

Cosminexus メッセージ 2 KEOS / KEUC / KFCB 編

操作書

3020-3-M21-20

マニュアルの購入方法

このマニュアル，および関連するマニュアルをご購入の際は，
巻末の「ソフトウェアマニュアルのサービス ご案内」をご参
照ください。

対象製品

適用 OS : Windows Server 2003 , Windows Server 2003 R2 , Windows Server 2003 (x64) , Windows Server 2003 R2 (x64)

P-2443-7D74 uCosminexus Application Server Standard 07-60

P-2443-7K74 uCosminexus Application Server Enterprise 07-60

P-2443-7M74 uCosminexus Web Redirector 07-60

P-2443-7S74 uCosminexus Service Platform 07-60

適用 OS : Windows Server 2003 , Windows Server 2003 R2 , Windows Vista , Windows XP

P-2443-7E74 uCosminexus Developer Standard 07-60

P-2443-7F74 uCosminexus Developer Professional 07-60

P-2443-7T74 uCosminexus Service Architect 07-60

P-2443-7U74 uCosminexus Operator 07-60

適用 OS : Windows Server 2003 , Windows Server 2003 R2 , Windows Server 2003 (x64) , Windows Server 2003 R2 (x64) , Windows Vista , Windows XP

P-2443-7H74 uCosminexus Client 07-60

適用 OS : AIX 5L V5.2 , AIX 5L V5.3

P-1M43-7D71 uCosminexus Application Server Standard 07-60

P-1M43-7K71 uCosminexus Application Server Enterprise 07-60

P-1M43-7M71 uCosminexus Web Redirector 07-60

P-1M43-7S71 uCosminexus Service Platform 07-60

適用 OS : HP-UX 11i V2 (IPF) , HP-UX 11i V3 (IPF)

P-1J43-7D71 uCosminexus Application Server Standard 07-60

P-1J43-7K71 uCosminexus Application Server Enterprise 07-60

P-1J43-7M71 uCosminexus Web Redirector 07-60

適用 OS : Red Hat Enterprise Linux AS 3 (x86) , Red Hat Enterprise Linux AS 4 (x86) , Red Hat Enterprise Linux ES 3 (x86) , Red Hat Enterprise Linux ES 4 (x86) , Red Hat Enterprise Linux AS 3 (AMD64 & Intel EM64T) , Red Hat Enterprise Linux AS 4 (AMD64 & Intel EM64T) , Red Hat Enterprise Linux ES 3 (AMD64 & Intel EM64T) , Red Hat Enterprise Linux ES 4 (AMD64 & Intel EM64T)

P-9S43-7D71 uCosminexus Application Server Standard 07-60

P-9S43-7K71 uCosminexus Application Server Enterprise 07-60

P-9S43-7M71 uCosminexus Web Redirector 07-60

適用 OS : Red Hat Enterprise Linux AS 3 (x86) , Red Hat Enterprise Linux AS 4 (x86) , Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform (x86) , Red Hat Enterprise Linux ES 3 (x86) , Red Hat Enterprise Linux ES 4 (x86) , Red Hat Enterprise Linux 5 (x86) , Red Hat Enterprise Linux AS 3 (AMD64 & Intel EM64T) , Red Hat Enterprise Linux AS 4 (AMD64 & Intel EM64T) , Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform (AMD/Intel 64) , Red Hat Enterprise Linux ES 3 (AMD64 & Intel EM64T) , Red Hat Enterprise Linux ES 4 (AMD64 & Intel EM64T) , Red Hat Enterprise Linux 5 (AMD/Intel 64)

P-9S43-7S71 uCosminexus Service Platform 07-60

適用 OS : Red Hat Enterprise Linux AS 3 (IPF) , Red Hat Enterprise Linux AS 4 (IPF) , Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform (Intel Itanium)

P-9V43-7D71 uCosminexus Application Server Standard 07-60

P-9V43-7K71 uCosminexus Application Server Enterprise 07-60

P-9V43-7M71 uCosminexus Web Redirector 07-60

適用 OS : Solaris 9 , Solaris 10

P-9D43-7D71 uCosminexus Application Server Standard 07-60

P-9D43-7K71 uCosminexus Application Server Enterprise 07-60

P-9D43-7M71 uCosminexus Web Redirector 07-60

P-9D43-7S71 uCosminexus Service Platform 07-60

印の製品については、サポート時期をご確認ください。

これらのプログラムプロダクトのほかにもこのマニュアルをご利用になれる場合があります。詳細は「リリースノート」をご確認ください。

本製品では日立トレース共通ライブラリをインストールします。

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

AIX は、米国における米国 International Business Machines Corp. の登録商標です。

AMD は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。

Borland のブランド名および製品名はすべて、米国 Borland Software Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

CORBA は、Object Management Group が提唱する分散処理環境アーキテクチャの名称です。

HP-UX は、米国 Hewlett-Packard Company のオペレーティングシステムの名称です。

IIOP は、OMG 仕様による ORB(Object Request Broker) 間通信のネットワークプロトコルの名称です。

Intel は、Intel Corporation の会社名です。

Itanium は、アメリカ合衆国および他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の登録商標です。

Java 及びすべての Java 関連の商標及びロゴは、米国及びその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。

JDK は、米国 Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。

Microsoft は、米国およびその他の国における米国 Microsoft Corp. の登録商標です。

OMG, CORBA, IIOP, UML, Unified Modeling Language, MDA, Model Driven Architecture は、Object Management Group, Inc. の米国及びその他の国における登録商標または商標です。

PA-RISC は、米国 Hewlett-Packard Company の商標です。

Red Hat は、米国およびその他の国で Red Hat, Inc. の登録商標若しくは商標です。

SOAP (Simple Object Access Protocol) は、分散ネットワーク環境において XML ベースの情報を交換するための通信プロトコルの名称です。

Solaris は、米国 Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Sun, Sun Microsystems, Java は、米国 Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

UNIX は、X/Open Company Limited が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。

Windows は、米国およびその他の国における米国 Microsoft Corp. の登録商標です。

Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。

Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。

X/Open は、X/Open Company Limited の英国ならびに他の国における登録商標です。

Eclipse は、開発ツールプロバイダのオープンコミュニティである Eclipse Foundation, Inc. により構築された開発ツール統合のためのオープンプラットフォームです。

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>).

プログラムプロダクト「P-9D43-7D71, P-9D43-7K71, P-9D43-7M71, P-9D43-7S71」には、米国 Sun Microsystems, Inc. が著作権を有している部分が含まれています。

プログラムプロダクト「P-9D43-7D71, P-9D43-7K71, P-9D43-7M71, P-9D43-7S71」には、UNIX System Laboratories, Inc. が著作権を有している部分が含まれています。

発行

2007年6月(第1版) 3020-3-M21

2007年12月(第2版) 3020-3-M21-20

著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2007, Hitachi, Ltd.

変更内容

変更内容 (3020-3-M21-20) uCosminexus Application Server Standard 07-60 , uCosminexus Developer Standard 07-60 , uCosminexus Developer Professional 07-60 , uCosminexus Client 07-60 , uCosminexus Application Server Enterprise 07-60 , uCosminexus Web Redirector 07-60 , uCosminexus Service Platform 07-60 , uCosminexus Service Architect 07-60 , uCosminexus Operator 07-60

追加・変更内容	変更箇所
メッセージを追加した。 KEOS22419-E, KEOS24504-E, KEOS28001-I, KEOS28002-I, KEOS28003-E, KEOS28004-I, KEOS28005-I, KEOS28006-E, KEOS28007-I, KEOS28008-I, KEOS28009-E, KEOS28010-I, KEOS28011-I, KEOS28012-E, KEOS28014-E, KEOS28015-I, KEOS28016-I, KEOS28017-I, KEOS28018-I, KEOS28019-E, KEOS28020-I, KEOS28021-I, KEOS28022-E, KEOS28023-I, KEOS28024-I, KEOS28025-I, KEOS28026-E, KEOS28027-E, KEOS28028-E, KEOS28029-E, KEOS28030-E, KEOS28031-E, KEOS28032-E, KEOS28033-E, KEOS28034-E, KEOS28035-E, KEOS28036-E, KEOS28037-E, KEOS28038-E, KEOS28039-E, KEOS28040-I, KEOS28041-E	2.4
メッセージを変更した。 KEUC00003-E, KEUC00004-I	2.5
次の製品の適用 OS に , Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform (x86) , Red Hat Enterprise Linux 5 (x86) , Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform (AMD/Intel 64) , および Red Hat Enterprise Linux 5 (AMD/Intel 64) を追加した。 • uCosminexus Service Platform	-
次の製品の適用 OS に Linux (IPF) を追加した。 • uCosminexus Application Server Standard • uCosminexus Application Server Enterprise • uCosminexus Web Redirector	-
次の製品の適用 OS に Solaris を追加した。 • uCosminexus Application Server Standard • uCosminexus Application Server Enterprise • uCosminexus Web Redirector • uCosminexus Service Platform	-
HP-UX (PA-RISC) のサポート中止に伴い , この OS に適応していた次の製品の記述を削除した。 • uCosminexus Application Server Standard • uCosminexus Application Server Enterprise • uCosminexus Web Redirector	-
次の製品の適用 OS から HP-UX (IPF) を削除した。 • uCosminexus Service Platform	-

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

はじめに

このマニュアルは、Cosminexus（コズミネクサス）が出力するメッセージについて説明したものです。なお、Cosminexus とは、次に示すプログラムプロダクトの総称です。このマニュアルでは、これらのプログラムプロダクトが出力するメッセージのうち、KEOS で始まるメッセージ（KEOS02000 ~ KEOS29999, および KEOS80000 ~ KEOS89999）、KEUC で始まるメッセージ、および KFCB で始まるメッセージ（KFCB40000 ~ KFCB49999）について説明しています。

- P-1J43-7D71 uCosminexus Application Server Standard
- P-1J43-7K71 uCosminexus Application Server Enterprise
- P-1J43-7M71 uCosminexus Web Redirector
- P-1M43-7D71 uCosminexus Application Server Standard
- P-1M43-7K71 uCosminexus Application Server Enterprise
- P-1M43-7M71 uCosminexus Web Redirector
- P-1M43-7S71 uCosminexus Service Platform
- P-2443-7D74 uCosminexus Application Server Standard
- P-2443-7E74 uCosminexus Developer Standard
- P-2443-7F74 uCosminexus Developer Professional
- P-2443-7H74 uCosminexus Client
- P-2443-7K74 uCosminexus Application Server Enterprise
- P-2443-7M74 uCosminexus Web Redirector
- P-2443-7S74 uCosminexus Service Platform
- P-2443-7T74 uCosminexus Service Architect
- P-2443-7U74 uCosminexus Operator
- P-9D43-7D71 uCosminexus Application Server Standard
- P-9D43-7K71 uCosminexus Application Server Enterprise
- P-9D43-7M71 uCosminexus Web Redirector
- P-9D43-7S71 uCosminexus Service Platform
- P-9S43-7D71 uCosminexus Application Server Standard
- P-9S43-7K71 uCosminexus Application Server Enterprise
- P-9S43-7M71 uCosminexus Web Redirector
- P-9S43-7S71 uCosminexus Service Platform
- P-9V43-7D71 uCosminexus Application Server Standard
- P-9V43-7K71 uCosminexus Application Server Enterprise
- P-9V43-7M71 uCosminexus Web Redirector

このマニュアルでは、これらのプログラムプロダクトの構成ソフトウェアのうち、次に示す構成ソフトウェアのメッセージについて説明しています。

- Cosminexus Component Container
- Cosminexus Component Container - Client

はじめに

- Cosminexus Operator Plug-in
- Cosminexus Component Container - Redirector
- Cosminexus Component Transaction Monitor
- Cosminexus DABroker Library
- Cosminexus Developer's Kit for Java
- Cosminexus Performance Tracer
- Cosminexus TPBroker

なお、オペレーティングシステム（OS）の種類によって、機能が異なる場合があります。OSごとの違いがある場合の表記方法については、「適用 OS の違いによる機能相違点の表記」を参照してください。

対象読者

このマニュアルは、Cosminexus のシステムを設計、構築もしくは運用する方、または Cosminexus で動作するアプリケーションを開発する方を対象にしています。次の内容を理解されていることを前提としています。

システムを設計、構築または運用する方

- OS（Windows または UNIX）のシステム構築および運用に関する知識
- J2EE に関する知識
- SQL およびリレーショナルデータベースに関する基本的な知識
- CORBA に関する基本的な知識

なお、JP1 連携機能を使用する場合は、次の内容も理解されていることを前提とします。

- JP1 の統合管理、ジョブ管理、ネットワーク管理およびアベイラビリティ管理に関する基本的な知識

アプリケーションを開発する方

- Windows の基本操作に関する知識
- Java によるプログラム開発に関する基本的な知識
- 使用する IDE（Eclipse）に関する基本的な知識

また、このマニュアルは、マニュアル「Cosminexus 機能解説」を理解していることを前提としていますので、あらかじめお読みいただくことをお勧めします。

マニュアルの構成

このマニュアルは、次に示す章から構成されています。

第 1 章 メッセージの概要

Cosminexus が出力するメッセージの概要と記載個所について説明しています。

第 2 章 システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ


Cosminexus Component Container、および Cosminexus TPBroker が出力する、システムの構築・運用・保守で使用するメッセージについて説明しています。また、構築済み実行環境の切り替えで出力されるメッセージについても説明しています。

第3章 システムの監査で使用するメッセージ

Cosminexus Component Container が出力する，システムの監査で使用するメッセージについて説明しています。

関連マニュアル

Cosminexus Version 7 のマニュアル体系について、次の図に示します。



マニュアル体系図で示した関連マニュアルについて、それぞれの位置づけを次に示します。

Cosminexus 概説

Cosminexus の製品概要について説明しています。

Cosminexus 機能解説

Cosminexus Component Container の機能を中心に、Cosminexus Application Server の概要と提供する機能について説明しています。

Cosminexus システム設計ガイド

システム設計時に、システムの目的に応じたシステム構成や運用方法を検討するための指針について説明しています。また、チューニングの方法についても説明しています。

Cosminexus 簡易構築・運用ガイド

セットアップウィザードおよび Smart Composer 機能を使用して、システムを構築・運用する手順について説明しています。また、セットアップウィザードおよび Smart Composer 機能が提供するコマンドやファイルについても説明しています。

Cosminexus システム構築ガイド

システム構築時に必要な機能の設定方法について説明しています。

Cosminexus システム運用ガイド

Cosminexus を使用したシステムの運用方法のうち、Smart Composer 機能を使用する運用以外の方法について説明しています。

Cosminexus アプリケーション設定操作ガイド

Cosminexus Component Container のサーバ管理コマンド、および Server Plug-in を使用した操作について説明しています。

Cosminexus 運用管理操作ガイド

Cosminexus Component Container の運用管理ポータルの使用方法について説明しています。

Cosminexus リファレンス コマンド編

Cosminexus のシステムを構築・運用するとき使用するコマンドについて説明しています。

Cosminexus リファレンス 定義編

Cosminexus のシステムを構築・運用するとき、またはアプリケーションを開発するとき、使用するファイルの形式について説明しています。

Cosminexus メッセージ 1 KAWS / KDAL / KDJE 編, Cosminexus メッセージ 3 KFCT / KFDB / KFDJ 編

Cosminexus で出力されるメッセージについて説明しています。

Hitachi Web Server

Hitachi Web Server (Web サーバ) の構築、管理方法について説明しています。

TPBroker ユーザーズガイド

Cosminexus TPBroker の概要、機能、運用方法について説明しています。

はじめに

Cosminexus Reliable Messaging

Cosminexus RM を使用したメッセージの非同期通信によるアプリケーションの連携方法について説明しています。

Cosminexus アプリケーション開発ガイド

構築した Cosminexus のシステムで動作させる、アプリケーションの開発方法について説明しています。

Cosminexus リファレンス API 編

アプリケーションの開発で使用する API およびタグについて説明しています。

また、マニュアル体系図に示したマニュアル以外で、このマニュアルと関連するマニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

- Cosminexus XML Processor ユーザーズガイド (3020-3-M44)
- Cosminexus SOAP アプリケーション開発ガイド (3020-3-M47)
- Cosminexus Web サービスセキュリティ 使用の手引 (3020-3-M48)
- Cosminexus XML Security - Core ユーザーズガイド (3020-3-M49)
- Cosminexus サービスプラットフォーム 開発ガイド (3020-3-M72)
- Cosminexus サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド (3020-3-M73)
- uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow メッセージ (3020-3-M83)
- JP1 Version 7i JP1/Cm2/Network Element Configuration (3020-3-G17)
- JP1 Version 8 JP1/Cm2/Network Element Configuration トラブルシューティング (3020-3-L16)

ご利用製品ごとの用語の読み替えについて

ご利用の製品によっては、マニュアルで使用している用語を、ご利用の製品名に読み替える必要があります。

次の表に従って、マニュアルで使用している用語をご利用の製品名に読み替えてください。

ご利用の製品名	マニュアルで使用している用語
uCosminexus Developer Professional ¹	Application Server および Application Server Enterprise
uCosminexus Developer Standard ^{1 2}	Application Server
uCosminexus Service Architect ¹	Application Server および Application Server Enterprise
uCosminexus Service Platform	

注 1 テスト環境で使用している場合にだけ読み替えが必要です。

注 2 uCosminexus Developer Standard と Application Server には一部機能差があります。機能差については、マニュアル「Cosminexus アプリケーション開発ガイド」の Developer Standard 使用時の注意事項に関する説明を参照してください。

このマニュアルでの表記

このマニュアルで使用している表記と、対応する製品名を次に示します。

表記		製品名	
Application Server	Application Server Enterprise	uCosminexus Application Server Enterprise	
	Application Server Standard	uCosminexus Application Server Standard	
Developer	Developer Professional	uCosminexus Developer Professional	
	Developer Standard	uCosminexus Developer Standard	
IPF		Itanium(R) Processor Family	
JP1/Cm2/NC	JP1/Cm2/NC - Manager	JP1/Cm2/Network Element Configuration - Manager	
	JP1/Cm2/NC - Manager for Cosminexus	JP1/Cm2/Network Element Configuration - Manager for Cosminexus	
JP1/IM		JP1/Integrated Management - Central Information Master	
		JP1/Integrated Management - Manager	
		JP1/Integrated Management - View	
		JP1/Integrated Manager - Central Console	
		JP1/Integrated Manager - Central Information Master	
		JP1/Integrated Manager - Central Scope	
		JP1/Integrated Manager - View	
UNIX	AIX	AIX 5L V5.2	
		AIX 5L V5.3	
	HP-UX または HP-UX (IPF)	HP-UX 11i V2 (IPF)	
		HP-UX 11i V3 (IPF)	
	Linux	Linux (IPF)	Red Hat Enterprise Linux AS 3 (IPF)
			Red Hat Enterprise Linux AS 4 (IPF)
			Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform (Intel Itanium)
		Linux (x86 / AMD64 & Intel EM64T)	Red Hat Enterprise Linux AS 3 (x86)
			Red Hat Enterprise Linux AS 4 (x86)
			Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform (x86)
			Red Hat Enterprise Linux ES 3 (x86)
			Red Hat Enterprise Linux ES 4 (x86)
	Red Hat Enterprise Linux 5 (x86)		

表記		製品名
		Red Hat Enterprise Linux AS 3 (AMD64 & Intel EM64T)
		Red Hat Enterprise Linux AS 4 (AMD64 & Intel EM64T)
		Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform (AMD/Intel 64)
		Red Hat Enterprise Linux ES 3 (AMD64 & Intel EM64T)
		Red Hat Enterprise Linux ES 4 (AMD64 & Intel EM64T)
		Red Hat Enterprise Linux 5 (AMD/Intel 64)
Solaris	Solaris 9	
	Solaris 10	
Web Redirector		uCosminexus Web Redirector
Windows Server 2003		Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 , Enterprise Edition Operating System (x86)
		Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 , Standard Edition Operating System (x86)
Windows Server 2003 R2		Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2 , Enterprise Edition Operating System (x86)
		Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2 , Standard Edition Operating System (x86)
Windows Server 2003 (x64)		Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 ,Enterprise x64 Edition Operating System
		Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 , Standard x64 Edition Operating System
Windows Server 2003 R2 (x64)		Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2 , Enterprise x64 Edition Operating System
		Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2 , Standard x64 Edition Operating System
Windows Vista		Microsoft(R) Windows Vista(R) Business
		Microsoft(R) Windows Vista(R) Enterprise
		Microsoft(R) Windows Vista(R) Ultimate
Windows XP		Microsoft(R) Windows(R) XP Professional Operating System

なお、Windows Server 2003、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003 (x64)、Windows Server 2003 R2 (x64)、Windows Vista、および Windows XP を総称して Windows と表記することがあります。

このマニュアルで使用している表記と、対応する Cosminexus の機能名を次に示します。

表記	Cosminexus の機能名
Cosminexus Developer's Kit for Java	Cosminexus Developer's Kit for Java TM
Cosminexus RM	Cosminexus Reliable Messaging
CTM	Cosminexus Component Transaction Monitor
DB Connector for Cosminexus RM	DB Connector for Cosminexus Reliable Messaging
Management Server	Cosminexus Management Server
PRF	Cosminexus Performance Tracer
Server Plug-in	Cosminexus Server Plug-in
Smart Composer	Cosminexus Smart Composer
TPBroker	Cosminexus TPBroker

このマニュアルで使用している表記と、対応する Java 関連用語を次に示します。

表記	Java 関連用語
EAR	Enterprise ARchive
EJB または Enterprise JavaBeans	Enterprise JavaBeans TM
J2EE または Java 2 Platform, Enterprise Edition	Java TM 2 Platform, Enterprise Edition
Java	Java TM
JavaBeans	JavaBeans TM
JavaMail	JavaMail TM
JCA	J2EE TM Connector Architecture
JDBC	JDBC TM
JDK	Java TM Development Kit
JMS	Java TM Message Service
JMX	Java TM Management Extensions
JNDI	Java Naming and Directory Interface TM
JNI	Java TM Native Interface
JSP	JavaServer Pages TM
JTA	Java TM Transaction API
Servlet またはサーブレット	Java TM Servlet

適用 OS の違いによる機能相違点の表記

このマニュアルは、適用 OS が Windows, AIX, HP-UX, Linux, および Solaris の製品に対応します。OS によって記述を書き分ける場合、次に示す表記を使用して、それぞれの説明に OS

はじめに

名を明記しています。

表記	意味
AIX の場合	AIX に該当する表記です。
HP-UX の場合	HP-UX に該当する表記です。
Linux の場合	Linux に該当する表記です。
Solaris の場合	Solaris に該当する表記です。
UNIX の場合	UNIX (AIX , HP-UX , Linux , Solaris) に該当する表記です。
Windows の場合	Windows に該当する表記です。

このマニュアルで使用している略語

このマニュアルで使用している英略語を次に示します。

英略語	英字での表記
API	<u>A</u> pplication <u>P</u> rogramming <u>I</u> nterface
BMT	<u>B</u> ean- <u>M</u> anaged <u>T</u> ransaction
CMP	<u>C</u> ontainer- <u>M</u> anaged <u>P</u> ersistence
CMR	<u>C</u> ontainer- <u>M</u> anaged <u>R</u> elationship
CMT	<u>C</u> ontainer- <u>M</u> anaged <u>T</u> ransaction
CORBA	<u>C</u> ommon <u>O</u> bject <u>R</u> equest <u>B</u> roker <u>A</u> rchitecture
CSV	<u>C</u> omma <u>S</u> eparated <u>V</u> alue
CUI	<u>C</u> haracter <u>U</u> ser <u>I</u> nterface
DB	<u>D</u> atabase
DBMS	<u>D</u> atabase <u>M</u> anagement <u>S</u> ystem
DD	<u>D</u> eployment <u>D</u> escriptor
DIT	<u>D</u> irectory <u>I</u> nformation <u>T</u> ree
DN	<u>D</u> istinguished <u>N</u> ame
DTD	<u>D</u> ocument <u>T</u> ype <u>D</u> efinition
EIS	<u>E</u> nterprise <u>I</u> nformation <u>S</u> ystem
EJB QL	<u>E</u> JB <u>Q</u> uery <u>L</u> anguage
GUI	<u>G</u> raphical <u>U</u> ser <u>I</u> nterface
HTML	<u>H</u> yper <u>T</u> ext <u>M</u> arkup <u>L</u> anguage
HTTP	<u>H</u> yper <u>T</u> ext <u>T</u> ransfer <u>P</u> rotocol
ID	<u>I</u> dentifier
IDE	<u>I</u> ntegrated <u>D</u> evelopment <u>E</u> nvironment
IOP	<u>I</u> nternet <u>I</u> nter- <u>O</u> rb <u>P</u> rotocol

英略語	英字での表記
JAR	Java <u>A</u> rchive
JDBC	Java <u>D</u> atabase <u>C</u> onnectivity
LDAP	<u>L</u> ightweight <u>D</u> irectory <u>A</u> ccess <u>P</u> rotocol
ODBC	<u>O</u> pen <u>D</u> atabase <u>C</u> onnectivity
ORB	<u>O</u> bject <u>R</u> equest <u>B</u> roker
OS	<u>O</u> perating <u>S</u> ystem
OTS	<u>O</u> bject <u>T</u> ransaction <u>S</u> ervice
POA	<u>P</u> ortable <u>O</u> bject <u>A</u> dapter
RDB	<u>R</u> elational <u>D</u> atabase
SFO	<u>S</u> ession <u>F</u> ail <u>O</u> ver
SOAP	<u>S</u> imple <u>O</u> bject <u>A</u> ccess <u>P</u> rotocol
TCS	<u>T</u> ransaction <u>C</u> ontext <u>S</u> erver
URL	<u>U</u> niform <u>R</u> esource <u>L</u> ocator
VM	<u>V</u> irtual <u>M</u> achine
WAR	<u>W</u> eb <u>A</u> rchive
XML	<u>E</u> xtensible <u>M</u> arkup <u>L</u> anguage

このマニュアルで使用している記号

！ 注意事項

間違いやすい点、および間違うとトラブルが発生するような項目について説明しています。

このマニュアルの構文の説明で使用している記号

このマニュアルでは、次に示す記号を使用して構文を説明しています。

記号	意味
	横に並べられた複数の項目に対する項目間の区切りを示し、「または」を意味します。 (例) A B A または B を指定することを示します。
{ }	この記号で囲まれている複数の項目のうちから一つが表示されることを示します。項目が横に並べられ、記号 で区切られている場合は、そのうちの一つが表示されます。 (例) { A B C } A, B または C のどれかが表示されることを示します。

記号	意味
:	: の左にあるものを右にあるもので定義することを示します。 (例) A : B 「A とは B である」と定義することを示します。
< >	この記号で囲まれている項目は、該当する要素やファイルなどを指定したり、該当する要素が表示されたりすることを示します。 (例) <サーバ名> サーバ名が表示されます。
[]	この記号で囲まれている項目は、省略される項目、または省略してもよい項目を示します。複数の項目が横に並べて記述されている場合には、何も表示されないか、またはどれか一つだけ表示されることを示します。 (例 1) [A] 「何も表示されない」か「A が表示される」ことを示します。 (例 2) [B C] 「何も表示されない」か「B または C が表示される」ことを示します。
...	記述が省略されていることを示します。 (例) ABC... ABC の後ろに記述があり、その記述が省略されていることを示します。

常用漢字以外の漢字の使用について

このマニュアルでは、常用漢字を使用することを基本としていますが、次に示す用語については、常用漢字以外の漢字を使用しています。

鍵(かぎ) 個所(かしょ) 全て(すべて) 綴り(つづり) 伝播(でんぱ) 必須(ひつす)

KB (キロバイト) などの単位表記について

1KB (キロバイト), 1MB (メガバイト), 1GB (ギガバイト), 1TB (テラバイト) はそれぞれ 1,024 バイト, 1,024² バイト, 1,024³ バイト, 1,024⁴ バイトです。

目次

1	メッセージの概要	1
1.1	Cosminexus で出力されるメッセージとマニュアルでの記載箇所	2
1.2	このマニュアルで説明するメッセージの種類と参照先	4
2	システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ	5
2.1	システムの構築・運用・保守で使用するメッセージの概要	6
2.1.1	メッセージの出力先	6
2.1.2	メッセージの記述形式	6
2.2	KEOS02000 から KEOS09999 までのメッセージ	9
2.3	KEOS10000 から KEOS19999 までのメッセージ	17
2.4	KEOS20000 から KEOS29999 までのメッセージ	120
2.5	KEUC00001 から KEUC09999 までのメッセージ	254
2.6	KFCB40000 から KFCB49999 までのメッセージ	261
3	システムの監査で使用するメッセージ	285
3.1	システムの監査で使用するメッセージの概要	286
3.2	システムの監査で使用するメッセージの記述形式	290
3.3	KEOS80000 から KEOS89999 までのメッセージ	292

1

メッセージの概要

この章では、Cosminexus で出力されるメッセージの概要と記載個所について説明します。

なお、このマニュアルでは、KEOS02000 ~ KEOS29999 のメッセージ、KEOS80000 ~ KEOS89999 のメッセージ、KEUC で始まるメッセージ、および KFCB40000 ~ KFCB49999 のメッセージについて説明します。

1.1 Cosminexus で出力されるメッセージとマニュアルでの記載個所

1.2 このマニュアルで説明するメッセージの種類と参照先

1.1 Cosminexus で出力されるメッセージとマニュアルでの記載個所

ここでは、Cosminexus で出力されるメッセージについて説明します。

Cosminexus を使用したアプリケーションサーバ環境構築時、運用時、またはアプリケーション開発時には、プリフィックスを持つメッセージが出力されます。また、コマンド実行時には、システムの監査ログにもプリフィックスを持つメッセージが出力されます。プリフィックスは、メッセージを出力した構成ソフトウェアまたは機能と対応しています。

Cosminexus で出力されるメッセージのプリフィックスと参照先のマニュアルを次の表に示します。出力されたメッセージのプリフィックスを確認し、該当するマニュアルを参照してください。

表 1-1 Cosminexus で出力されるメッセージの参照先

プリフィックス	マニュアル名
KAWS	Cosminexus メッセージ 1 KAWS / KDAL / KDJE 編
KDAL	Cosminexus メッセージ 1 KAWS / KDAL / KDJE 編
KDCC	Cosminexus SOAP アプリケーション開発ガイド
KDCG	Cosminexus Web サービスセキュリティ 使用の手引
KDEC	Cosminexus サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド
KDIW	uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow メッセージ
KDJE	Cosminexus メッセージ 1 KAWS / KDAL / KDJE 編
KECT	Cosminexus サービスプラットフォーム 開発ガイド
KECX	Cosminexus XML Processor ユーザーズガイド
KEOS02000 ~ KEOS29999	
KEOS50000 ~ KEOS59999	Cosminexus サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド
KEOS80000 ~ KEOS89999	
KEUC	
KEXS	Cosminexus XML Security - Core ユーザーズガイド
KFCB29000 ~ KFCB39999	TPBroker ユーザーズガイド
KFCB40000 ~ KFCB49999	
KFCT	Cosminexus メッセージ 3 KFCT / KFDB / KFDJ 編

プリフィックス	マニュアル名
KFDB	Cosminexus メッセージ 3 KFCT / KFDB / KFDJ 編
KFDJ	Cosminexus メッセージ 3 KFCT / KFDB / KFDJ 編

注 このマニュアルで説明しています。詳細は、「1.2 このマニュアルで説明するメッセージの種類と参照先」を参照してください。

1.2 このマニュアルで説明するメッセージの種類と参照先

このマニュアルでは、次のメッセージについて記載しています。

- KEOS02000 ~ KEOS29999 のメッセージ
- KEOS80000 ~ KEOS89999 のメッセージ
- KEUC で始まるメッセージ
- KFCB40000 ~ KFCB49999 のメッセージ

メッセージには、システムの構築・運用・保守で使用するメッセージと、システムの監査で使用するメッセージの 2 種類があります。このマニュアルで説明しているメッセージの参照先とメッセージの種類を次の表に示します。

表 1-2 このマニュアルで説明しているメッセージの参照先とメッセージの種類

プリフィックス	参照先	メッセージの種類
KEOS02000 ~ KEOS09999	2.2	システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ
KEOS10000 ~ KEOS19999	2.3	システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ
KEOS20000 ~ KEOS29999	2.4	システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ
KEOS80000 ~ KEOS89999	3.3	システムの監査で使用するメッセージ
KEUC00001 ~ KEUC09999	2.5	システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ
KFCB40000 ~ KFCB49999	2.6	システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

2

システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

この章では、システムの構築・運用・保守で使用する KEOS で始まるメッセージ，KEUC で始まるメッセージ，および KFCB で始まるメッセージについて説明します。

2.1 システムの構築・運用・保守で使用するメッセージの概要

2.2 KEOS02000 から KEOS09999 までのメッセージ

2.3 KEOS10000 から KEOS19999 までのメッセージ

2.4 KEOS20000 から KEOS29999 までのメッセージ

2.5 KEUC00001 から KEUC09999 までのメッセージ

2.6 KFCB40000 から KFCB49999 までのメッセージ

2.1 システムの構築・運用・保守で使用するメッセージの概要

ここでは、システムの構築・運用・保守で使用するメッセージの出力先および記述形式について説明します。

2.1.1 メッセージの出力先

メッセージの出力先を次に示します。

- イベントログまたは `syslog`
- 標準出力, 標準エラー出力
- ログファイル
- 各構成ソフトウェアが提供する GUI (Web ブラウザおよびダイアログ)

注

各構成ソフトウェアのログファイルの出力先については、マニュアル「Cosminexus システム運用ガイド」を参照してください。

2.1.2 メッセージの記述形式

このマニュアルでのメッセージの記述形式を次に示します。

XXXXnnnnn-Y (Z)

メッセージテキスト

可変値に関する説明

説明

メッセージテキストに対する補足説明

対処

ユーザが実施する対処

なお、「可変値に関する説明」、「説明」および「対処」はメッセージによって記述しないものもあります。

XXXX

メッセージを出力した構成ソフトウェアまたは機能を示す ID (プリフィックス) を表します。プリフィックスは英字 4 文字で示します。

nnnnn

メッセージを出力したプログラムで管理するメッセージ番号を表します。それぞれのメッセージには、5 けたの固有の番号が付いています。

Y

メッセージのレベルを表します。メッセージのレベルは英字 1 文字で示します。メッセージのレベルを示す文字とその意味を次に示します。

E (Error)

エラーレベルのトラブルが発生したことを通知するメッセージです。
このメッセージが出力されたときは、処理を中断します。

W (Warning)

警告レベルのトラブルが発生したことを通知するメッセージです。
メッセージが出力されたあとも処理を続行します。

I (Information)

システムの動作を通知するメッセージです。
メッセージが出力されたあとも処理を続行します。

Q (Question)

出力したメッセージに対して、ユーザの応答を通知するメッセージです。
このメッセージが出力されたときは、ユーザの応答を待ちます。

R (Request)

出力メッセージに対するユーザからの応答を待っていることを通知するメッセージです。

なお、KEOS で始まるメッセージの出力先が Management Server の画面の場合、メッセージのレベルによってメッセージテキストの色が異なります。

メッセージのレベルを示す色とその意味を次に示します。

- 赤色：エラーレベルのメッセージを示します。
- 黄色：警告レベルのメッセージを示します。
- 黒色：システム動作を通知するメッセージを示します。

(Z)

メッセージの出力先を表します。出力先は英字 1 文字で示します。

出力先を示す文字とその意味を次に示します。

- C：コンソールに出力されます。
- F：ログファイルに出力されます。
- L：イベントログに出力されます。
- M：Log Monitor の画面に出力されます。
- S：syslog に出力されます (UNIX の場合)。
- W：Management Server の画面に出力されます。

! 注意事項

メッセージの出力先は、マニュアル内で使用する付加情報です。したがって、構成ソフトウェアが出力するメッセージには表示されません。また、KEOS および KEUC で始まるメッセージの場合に表示されます。

メッセージテキスト

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

構成ソフトウェアが出力したメッセージテキストを示します。

なお、メッセージテキスト中の可変値（メッセージが出力される状況によって変わる値）は次の形式で示します。

- KEOS で始まるメッセージの場合
太字で示します。または、「**xx...xx**」（xx は英小文字）の形式で示します。
- KEUC で始まるメッセージの場合
「**xx...xx**」（xx は英小文字）の形式で示します。
- KFCB で始まるメッセージの場合
「**xx...xx**」（xx は英小文字）の形式で示します。

可変値に関する説明

メッセージテキスト中の可変値に表示される情報を「**xx...xx**：表示される情報」（xx は英小文字）の形式で示します。可変値に関する説明の記述例を次に示します。

（例）

aa....aa：ファイル名

bb....bb：アプリケーション名

説明

メッセージが通知された要因やメッセージを出力した構成ソフトウェアの動作など、メッセージに対する補足説明を示します。

対処

ユーザが実施する対処を表します。なお、対処方法の「保守員に連絡してください」とは、購入時の契約に基づいて、システム管理者が弊社問い合わせ窓口へ連絡することを示します。

2.2 KEOS02000 から KEOS09999 までのメッセージ

Cosminexus Component Container が出力する KEOS02000 から KEOS09999 までのメッセージについて説明します。

KEOS02001-E (C)

オプションの指定に誤りがあります。

説明

コマンドの引数に指定されたオプションの指定に誤りがあります。
処理を中止します。

対処

オプションを正しく指定して、再度コマンドを実行してください。

KEOS02002-E (C)

必須オプションが指定されていません。

説明

コマンドの引数に必須パラメタが指定されていません。
処理を中止します。

対処

オプションを正しく指定して、再度コマンドを実行してください。

KEOS02003-E (C)

Starting the Java application launcher failed. **ファイル名** is missing.

説明

Java アプリケーション起動コマンドの起動に失敗しました。
処理を中止します。
インストールが失敗している可能性があります。

対処

再インストールしてください。

KEOS02010-E (C)

ファイルにアクセスできません。ファイル名 = **ファイル名**

説明

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

該当ファイルにアクセスできないため、処理を続行できません。
処理を中止します。

対処

次の内容を確認したあと、再度実行してください。

- ファイルがオープン中でないか。
- ファイルが壊れてないか。

KEOS02011-E (C)

指定されたファイルが見つかりません。ファイル名 = **ファイル名**

説明

処理を中止します。

対処

正しいファイル名を入れてください。

KEOS02012-E (C)

コンフィギュレーションファイル内に必須項目が指定されていません。ファイル名 = **ファイル名**

説明

該当ファイル内に記述されているコンフィギュレーションの内容が誤っています。
処理を中止します。

対処

ユーザ管理のコンフィギュレーションファイルの

com.cosminexus.admin.auth.sso.ldap.w で指定した値に対応する次の内容を確認したあと、再度実行してください。

- LDAP サーバの URL 指定 (java.naming.provider.url の指定)
- LDAP サーバにアクセスするときのベース DN の指定 (com.cosminexus.admin.auth.ldap.basedn の指定)

KEOS02020-E (C)

共有ライブラリのロードに失敗しました。ライブラリ名 = **ライブラリ名**

説明

処理を中止します。

対処

次の内容を確認したあと、再度実行してください。

- JavaVM 起動オプションで、java.library.path が指定されているかどうか。
- JavaVM 起動オプションが正しく指定されている場合は、Keymate/Crypto がインストールされているかどうか。

Keymate/Crypto がインストールされている場合、メモリが不足している可能性があります。処理を実行したホストの管理者に連絡して、メモリ不足を解消してください。

上記以外の場合は、インストールが不完全である可能性があります（必要なファイルがない、または壊れています）。ユーザ管理をアンインストールしたあと、再インストールしてください。

KEOS02021-E (C)

LDAP サーバへのアクセスに失敗しました。Exception= **例外コード**

説明

LDAP ディレクトリサーバへアクセスしたときに、JNDI で例外が発生しました。処理を中止します。

対処

次の内容を確認したあと、再度実行してください。

- LDAP ディレクトリサーバは起動しているかどうか。
- ユーザ管理のコンフィグレーションファイルに次の項目が正しく指定されているかどうか。
 - ・ LDAP ディレクトリサーバの URL
 - ・ ベース DN
 - ・ バインド DN
 - ・ パスワード
- ユーザ管理のコンフィグレーションファイルで指定された LDAP ディレクトリサーバのバインド DN は、ベース DN 以下のエントリに対して参照、または更新可能なアクセス権を持っているかどうか。
- ユーザ管理のコンフィグレーションファイルで指定された LDAP ディレクトリサーバのベース DN の上位エントリは存在するかどうか。
- シングルサインオンのための拡張オブジェクトクラスおよび属性は正しく LDAP ディレクトリサーバに登録されているかどうか。
- ssoexport コマンドの -u オプションでユーザ ID として不正な文字列を指定していないかどうか。

正しく設定されている場合は、メモリが不足している可能性があります。処理を実行したホストの管理者に連絡して、メモリ不足を解消してください。

上記以外の場合は、LDAP ディレクトリサーバが一時的に負荷が掛かりアクセスできない可能性があるため、少し待ってから再度実行してください。

KEOS02030-E (C)

指定されたファイルの書式に誤りがあります。ファイル = **ファイル名**, 行 = **行数**

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

説明

指定したファイルの記述で、**行数**行目のデータの記述に誤りを検出しました。
入りに指定したファイルが CSV 形式のファイルでないか、またはファイルの記述に誤りがあるため、読み込むことができません。
処理を中止します。

対処

CSV 形式のフォーマットを確認して、再度実行してください。

- ダブルクォーテーション (") は同一行に対で指定されているか。
- ダブルクォーテーション (") で囲んだ文字列の前後にコンマ (,) 以外の文字がないか。

KEOS02031-E (C)

項目 ID が指定されていません。項目 ID= **項目 ID**, ファイル= **ファイル名**, 行= 1

説明

指定したファイルの記述に誤りがあるため、データを読み込めませんでした。
処理を中止します。

対処

CSV 形式のファイルの 1 行目には、必ず項目 ID を記述してください。ファイルの記述を修正したあと、再度実行してください。

KEOS02032-E (C)

指定した項目 ID はすでに存在します。項目 ID= **項目 ID**, ファイル= **ファイル名**, 行= 1

説明

指定したファイルの記述に誤りがあるため、データを読み込めませんでした。
処理を中止します。

対処

CSV 形式のファイルの 1 行目には、重複しない ID を使用して記述してください。
ファイルの記述を修正したあと、再度実行してください。

KEOS02036-W (C)

列に値が指定されていません。ファイル= **ファイル名**, 行= **行数**, 列= **列数**

説明

指定したファイルの記述で、**行数**行、**列数**列目の値の指定に誤りを検出しました。
この処理をスキップして次の行を処理します。
列数列目の値が指定されていません。

対処

行数行, 列数列目の値を記述したあと, 再度処理をしてください。なお, 列数列目の値は, 必ず指定してください。

KEOS02037-W (C)

列に無効な値が指定されています。ファイル = **ファイル名**, 行 = **行数**, 列 = **列数**

説明

指定したファイルの記述で, **行数行**, **列数列目**に指定できない値を検出しました。
この処理をスキップして, 次の行を処理します。
誤っている列が「OPERATION」の項目の場合, オペレーションモード (A: 追加, M: 変更, D: 削除) で許されていない値が指定されています。

対処

正しい値に修正して, 再度実行してください。

KEOS02038-W (C)

プロパティ名の指定値が不正です。デフォルト値を使用します。

説明

プロパティの指定値に誤りがあります。デフォルト値を使用し処理を続行します。

対処

設定ファイルを見直してください。

KEOS02102-E (C)

指定された SecretData の暗号化に失敗しました。

説明

指定された SecretData の暗号化に失敗しました。または, 暗号鍵ファイルにアクセスできませんでした。
処理を中止します。

対処

次の内容を確認したあと, 再度実行してください。

- ユーザ管理のコンフィグレーションファイルに暗号鍵の指定があるか (com.cosminexus.admin.auth.sso.keyfile の指定があるか)
- 暗号鍵ファイルがあるか。
- 鍵ファイルのアクセス権があるか。

KEOS02111-W (C)

既にユーザは登録済みです。ユーザ ID = **ユーザ ID**, レルム = **レルム名**, 行 = **行数**

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

説明

すでに登録済みのユーザを追加しようとしてしました。
この処理をスキップして、次の行を処理します。

対処

追加しようとしたユーザ ID およびレルム名に間違いがないかどうかを確認して、間違っていれば正しく値を訂正して、再度実行してください。

KEOS02112-W (C)

ユーザは存在しません。ユーザ ID= **ユーザ ID**, レルム = **レルム名**, 行 = **行数**

説明

存在しないユーザを削除しようとしてしました。
この処理をスキップして、次の行を処理します。

対処

削除しようとしたユーザ ID およびレルム名に間違いがないかどうかを確認して、間違っていれば正しく値を訂正して、再度実行してください。

KEOS02152-E (C)

指定された SecretData の復号化に失敗しました。

説明

指定された SecretData の復号化に失敗しました。または、暗号鍵ファイルにアクセスできませんでした。
処理を中止します。

対処

次の内容を確認したあと、再度実行してください。

- ユーザ管理のコンフィグレーションファイルに暗号鍵の指定があるか
(com.cosminexus.admin.auth.sso.keyfile の指定があるか)
- 暗号鍵ファイルがあるか。
- 鍵ファイルのアクセス権があるか。
- 登録時に使用した暗号鍵ファイルと異なる暗号鍵ファイルを指定していないか。

KEOS02202-E (C)

暗号鍵ファイルにアクセスできません。

説明

ユーザ管理のコンフィグレーションファイル内に暗号鍵ファイル名の指定がされていません。または、ディレクトリに書き込み権限がなく暗号鍵ファイルを作成できません。
処理を中止します。

対処

ユーザ管理のコンフィグレーションファイル内の

com.cosminexus.admin.auth.sso.keyfile を確認したあと、再度実行してください。

- 暗号鍵ファイル名が指定されているか。
- ファイル名が指定されている場合、ディレクトリのアクセス権はあるか。

KEOS02250-E (C)

指定されたパスワードのスクランブル化に失敗しました。詳細情報 = [詳細情報](#)

説明

指定されたパスワードのスクランブル化に失敗しました。

処理を中止します。

対処

次の内容を確認したあと、再度実行してください。

- パスワードの綴りに誤りがないか。

KEOS02251-W (C)

指定されたアクセス情報は無効です。詳細情報 = [詳細情報](#)

説明

統合ユーザ管理のコンフィグレーションファイル内に指定されたアクセス情報がありません。

処理を中止します。

対処

オプションを見直してください。

KEOS02300-E (C / F)

パスワードの復号化に失敗しました。詳細情報 = [詳細情報](#)

説明

パスワードの復号化に失敗しました。復号化前の文字列をパスワードとして使用します。

デフォルトの設定で処理を継続します。

対処

パスワードがスクランブル化されているかどうか確認してください。

KEOS02501-W (C)

access denied: **ファイル名 (理由)**

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

説明

ユーザ管理の設定ファイルにアクセスできません。
デフォルトの設定で処理を続けます。

対処

次の内容を確認して、再起動してください。

- `com.cosminexus.admin.auth.config` システムプロパティが設定してあるか。
- `com.cosminexus.admin.auth.config` システムプロパティに設定した設定ファイルがあり、読み込み権限があるか。

2.3 KEOS10000 から KEOS19999 までのメッセージ

Cosminexus Component Container が出力する KEOS10000 から KEOS19999 までのメッセージについて説明します。

KEOS10001-E (W / F)

管理ユーザアカウントが設定されていません。

説明

Management Server の設定ファイルに管理ユーザアカウントが登録されていません。

[管理ユーザアカウントの設定] リンクを表示します。

対処

[管理ユーザアカウントの設定] リンクを選択して、管理ユーザのアカウントを設定してください。

KEOS10002-E (W / F)

管理ユーザ ID またはパスワードが違います。

説明

Management Server ログイン時の管理ユーザ ID またはパスワードが違います。

指定された要求を無視して、[ログイン画面] リンクを表示します。

[ログイン画面] リンクを選択すると、[ログイン] 画面に戻ります。

対処

正しい管理ユーザ ID またはパスワードを設定してください。

KEOS10003-E (W / F)

管理ユーザ ID が設定されていません。

説明

管理ユーザアカウントの設定画面で、管理ユーザ ID が設定されていません。

指定された要求を無視して、[戻る] リンクを表示します。

[戻る] リンクを選択すると、直前で操作していた画面に戻ります。

対処

管理ユーザアカウントの設定画面で、管理ユーザ ID を設定してください。

KEOS10004-E (W / F)

パスワードの確認入力が入正しくありません。

説明

管理ユーザアカウントの設定画面で、入力したパスワードの確認入力が入正しくありません。

指定された要求を無視して、[戻る] リンクを表示します。

[戻る] リンクを選択すると、直前で操作していた画面に戻ります。

対処

管理ユーザアカウントの設定画面で、パスワードと同じ情報を確認入力にも設定してください。

KEOS10005-E (W / F)

ホスト名が設定されていません。

説明

ネーミングサービスへの接続の設定画面で、ホスト名が設定されていません。

指定された要求を無視して、[戻る] リンクを表示します。

対処

ネーミングサービスへの接続の設定画面で、ホスト名を設定してください。[戻る] リンクを選択すると、直前で操作していた画面に戻ります。

KEOS10006-E (W / F)

ポート番号に誤りがあります。

説明

ネーミングサービスへの接続の設定画面で、ポート番号の入力形式が入正しくありません。

指定された要求を無視して、[戻る] リンクを表示します。

対処

ネーミングサービスへの接続の設定画面で、ポート番号を正しい形式 (1 ~ 65535) の整数値で設定してください。[戻る] リンクを選択すると、直前で操作していた画面に戻ります。

KEOS10007-E (W / F)

Management Server 接続 HTTP ポート番号に誤りがあります。

説明

ネットワークの設定画面で、Management Server 接続 HTTP ポート番号の入力形

式が正しくありません。
指定された要求を無視して、[戻る] リンクを表示します。
[戻る] リンクを選択すると、直前で操作していた画面に戻ります。

対処

ネットワークの設定画面で、Management Server 接続 HTTP ポート番号を正しい形式 (1 ~ 65535) の整数値で設定してください。

KEOS10008-E (W / F)

Management Server 内部通信用ポート番号に誤りがあります。

説明

ネットワークの設定画面で、Management Server 内部通信用ポート番号の入力形式が正しくありません。
指定された要求を無視して、[戻る] リンクを表示します。
[戻る] リンクを選択すると、直前で操作していた画面に戻ります。

対処

ネットワークの設定画面で、Management Server 内部通信用ポート番号を正しい形式 (1 ~ 65535) の整数値で設定してください。

KEOS10009-E (W / F)

ログインしていないか、または、タイムアウトのため既にログアウトされています。

説明

現在、Management Server にログインされていません。
指定された要求を無視して、[ログイン画面] リンクを表示します。
[ログイン画面] リンクを選択すると、[ログイン] 画面に戻ります。

対処

[ログイン] 画面からログインしてください。

KEOS10010-I (W / F)

正常にログアウトされました。

説明

Management Server のログアウトを正常に行いました。

KEOS10011-I (W / F)

管理ユーザアカウントの設定を変更しました。

説明

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

管理ユーザアカウントの設定を変更しました。
新しい設定は、次のログインから有効になります。

KEOS10012-I (W / F)

ネットワークの設定を変更しました。

説明

ネットワークの設定を変更しました。
新しい設定は、Management Server の再起動後に有効になります。

KEOS10013-I (W / F)

Naming Service への接続の設定を変更しました。

説明

ネーミングサービスへの接続の設定を変更しました。
新しい設定は、Management Server の再起動後に有効になります。

KEOS10014-I (W / F)

ログの設定を変更しました。

説明

ログの設定を変更しました。
ログレベルの新しい設定は、すぐに有効になります。ただし、ログファイル面数とログファイルサイズ、およびログの最大表示件数の新しい設定は、Management Server の再起動後に有効になります。

KEOS10015-E (W / F)

設定ファイルへの保存に失敗しました。詳細情報 = **詳細情報**

説明

Management Server の設定時に、Management Server の設定ファイルへの保存に失敗しました。
指定された要求を無視して、[戻る] リンクを表示します。
[戻る] リンクを選択すると、直前で操作していた画面に戻ります。

対処

詳細情報を基に、エラーの要因を取り除いてください。詳細情報には、次のメッセージが表示されます。

管理ユーザアカウントの設定、Naming Service への接続の設定、ログの設定、開始時の設定、性能解析トレース収集の設定、JP1 連携の設定の場合

再設定してもエラーが発生する場合，次に示すファイルを削除していないか，またはファイル権限を変更していないかどうかを確認してください。

- Windows の場合
 - <Cosminexus のインストールディレクトリ
 - >¥manager¥config¥mserver.xml
- UNIX の場合
 - /opt/Cosminexus/manager/config/mserver.xml

ネットワークの設定の場合

再設定してもエラーが発生する場合，次に示すファイルを削除していないか，またはファイル権限を変更していないかどうかを確認してください。

- Windows の場合
 - <Cosminexus のインストールディレクトリ
 - >¥manager¥config¥mserver.properties
- UNIX の場合
 - /opt/Cosminexus/manager/config/mserver.properties

KEOS10019-I (W / F)

Cosminexus Management Server を開始しました。

説明

Management Server を開始しました。

KEOS10020-I (W / F)

Cosminexus Management Server を終了しました。

説明

Management Server を終了しました。

KEOS10021-E (W / F)

ポータル定義ファイル格納ディレクトリが存在しません。

説明

ポータル定義ファイル格納ディレクトリが存在しません。
処理を中止します。

対処

次に示すディレクトリが存在するかどうかを確認してください。

- Windows の場合
 - <Cosminexus のインストールディレクトリ
 - >¥manager¥containers¥m¥webapps¥mngsvr¥mportal¥config

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

- UNIX の場合

/opt/Cosminexus/manager/containers/m/webapps/mngsvr/mportal/config

KEOS10022-E (W / F)

ページの呼び出しに失敗しました。

説明

直接 URL を指定して Management Server を起動したため、対応する処理の実行に失敗しました。
処理を中止します。

対処

運用管理ポータルまたはツリーペインから、正しい手順で呼び出してください。

KEOS10023-E (W / F)

選択されたノードは存在しません。

説明

選択されたノードはすでに削除されているか、または変更されているため使用できません。
処理を中止します。

対処

ツリーペインの [ツリーの初期化] を選択してツリーを更新したあと、正しいノードを選択してください。

KEOS10024-E (W / F)

Management Server 終了要求受信ポート番号に誤りがあります。

説明

ネットワークの設定画面で、Management Server 終了要求受信ポート番号の入力形式が正しくありません。
指定された要求を無視して、[戻る] リンクを表示します。
[戻る] リンクを選択すると、直前で操作していた画面に戻ります。

対処

ネットワークの設定画面で、Management Server 終了要求受信ポート番号を正しい形式 (1 ~ 65535) の整数値で設定してください。

KEOS10025-E (W / F)

ツリーの初期化に失敗しました。

説明

ツリー定義ファイルの読み込みに失敗しました。
処理を中止します。

対処

再度,[運用管理ポータル]画面から,目的の画面を表示させてください。
このときも同様の現象になる場合は,ツリー定義ファイルが破損している可能性があります。保守員に連絡してください。
また,JP1/IMのモニタ起動操作でエラーが発生した場合は,選択しているJP1イベントに関係しているドメインまたは論理サーバが,現在のManagement Serverの構成に存在しません。この場合,該当するJP1イベントからは,モニタ起動操作ができません。

KEOS10026-E (W / F)

構成情報の初期化に失敗しました。

説明

構成情報の初期化に失敗しました。
処理を中止します。

対処

構成情報の回復を行って再起動してください。再起動しても解決できない場合は,保守員に連絡してください。

KEOS10027-I (W / F)

構成情報を退避しました。

説明

構成情報を退避しました。

KEOS10028-E (W / F)

構成情報の退避に失敗しました。

説明

構成情報の退避に失敗しました。
指定された要求を無視して,[戻る]リンクを表示します。
[戻る]リンクを選択すると,直前で操作していた画面に戻ります。

対処

再設定してもエラーが発生する場合は,存在しないディレクトリを指定していないかどうかを確認してください。

KEOS10029-I (W / F)

構成情報を回復しました。

説明

構成情報を回復しました。

新しい設定は、ツリーペインの [ツリーの初期化] を選択してツリーを更新したあと、有効になります。

KEOS10030-E (W / F)

構成情報の回復に失敗しました。

説明

構成情報の回復に失敗しました。

指定された要求を無視して、[戻る] リンクを表示します。

[戻る] リンクを選択すると、直前で操作していた画面に戻ります。

対処

再設定してもエラーが発生する場合は、存在しないファイルを指定していないかどうか、または指定したファイルが構成情報の退避で退避したファイルかどうかを確認してください。

KEOS10031-Q (W)

指定された**退避するファイルの絶対パス名**ファイルは既に存在します。上書きしますか？

説明

すでに存在するファイルに保存する場合に表示されます。

[はい] ボタンまたは [いいえ] ボタンを表示します。

対処

構成情報を上書きする場合は、[はい] ボタンを選択してください。[いいえ] ボタンを選択した場合、この処理は行いません。

KEOS10032-E (W / F)

構成情報ファイル名に誤りがあります。

説明

構成情報の退避・回復画面で、構成情報ファイル名の入力形式が正しくありません。

指定された要求を無視して、[戻る] リンクを表示します。

[戻る] リンクを選択すると、直前で操作していた画面に戻ります。

対処

構成情報の退避・回復画面の構成情報ファイル名を正しい形式（256文字以内の絶対パス）で設定してください。

KEOS10034-E (W)

指定した URL はアクセスできません。

説明

指定した URL はアクセスできません。

対処

Management Server にアクセスする場合は、正しい手順を使用してください。

KEOS10035-I (W / F)

開始時の設定を変更しました。

説明

開始時の設定を変更しました。

新しい設定は、Management Server の次回開始時に有効になります。

KEOS10036-I (W / F)

性能解析トレース収集の設定を変更しました。

説明

性能解析トレース収集の設定を変更しました。

新しい設定は、すぐに有効になります。

KEOS10037-I (W / F)

JP1 連携の設定を変更しました。

説明

JP1 連携の設定を変更しました。

システム JP1 イベントのフィルタリングの新しい設定は、すぐに有効になります。

ただし、システム JP1 イベント発行機能の有効または無効の設定は、Management Server を再起動後、有効になります。

KEOS10101-I (L / F)

Management Server service has started.

説明

Management Server のサービスを開始しました。

KEOS10102-I (L / F)

Management Server service ended.

説明

Management Server サービスを停止しました。

KEOS10103-E (L / F)

Management Server service could not be initialized.

説明

Management Server サービスの初期化に失敗しました。
処理を中止します。

対処

詳細を示すメッセージが出力されています。メッセージを参照して、エラーの要因を取り除いてください。

KEOS10104-E (L / F)

Management Server service could not be started.

説明

Management Server サービスを開始できませんでした。
処理を中止します。

対処

再起動しても解決できない場合は、保守員に連絡してください。

KEOS10105-E (F)

Management Server could not be output information to Event Log service.(ec = エラーコード)

説明

イベントログへの出力ができませんでした。
イベントログへ出力をしないで処理を継続します。

対処

イベントログサービスが正常に動作しているかどうかを確認してください。

KEOS10106-E (L / F)

Management Server could not be started.

説明

Management Server が起動できませんでした。

処理を中止します。

対処

詳細を示すメッセージが出力されています。メッセージを参照して、エラーの要因を取り除いてください。

KEOS10108-E (L / F)

The command of Management Server could not be acquired from the registry.

説明

Management Server のコマンドをレジストリから取得できませんでした。
処理を中止します。

対処

再起動しても解決できない場合は、保守員に連絡してください。

KEOS10109-E (L / F)

Management Server could not be executed.(ec = エラーコード)

説明

Management Server を実行できませんでした。
処理を中止します。

対処

次の要因が考えられます。それぞれの要因に応じて、対処してください。

- mserver.properties ファイルの内容が不正です。
mserver.properties ファイルの内容を確認してください。
- 前提プログラムがインストールされていません。
製品の前提プログラムがインストールされていることを確認したあと、再度実行してください。

上記で対処できない場合、Windows のときは mngsvr.exe.[1 ~ 16].log ,
mngsvr.exe.out , mngsvr.exe.err , mngsvrctl.exe.[1 ~ 16].log を、UNIX のときは
mngsvrctlstart.[1 ~ 16].log とコンソールに出力されたメッセージを参照して要因
を取り除いたあと、再度実行してください。

KEOS10110-I (C / F)

Management Server service has started from command line.

説明

コマンドラインから Management Server サービスを開始しました。

KEOS10111-I (C / F)

Management Server service ended from command line.

説明

コマンドラインから Management Server サービスを停止しました。

KEOS10112-E (C / F)

Management Server service could not be started from command line.

説明

コマンドラインからの Management Server サービスの開始に失敗しました。
コマンドの実行を中止します。

対処

次の要因が考えられます。それぞれの要因に応じて、対処してください。

- すでに Management Server サービスが起動しています。
処理を続行するか、またはサービスを停止したあと、再度開始してください。
- セットアップコマンドを実行していません。
セットアップを実行してください。
- mserver.properties ファイルの内容が不正です。
mserver.properties ファイルの内容を確認してください。
- 前提プログラムがインストールされていません。
製品の前提プログラムがインストールされていることを確認したあと、再度実行してください。

上記で対処できない場合、Windows のときは mngsvr.exe.[1 ~ 16].log ,
mngsvr.exe.out , mngsvr.exe.err , mngsvrctl.exe.[1 ~ 16].log を、UNIX のときは
mngsvrctlstart.[1 ~ 16].log とコンソールに出力されたメッセージを参照して要因
を取り除いたあと、再度実行してください。

KEOS10113-E (C / F)

Management Server service could not be ended from command line.

説明

コマンドラインからの Management Server サービスの停止に失敗しました。
コマンドの実行を中止します。
要因として、すでに Management Server サービスが停止していることが考えられます。

対処

Management Server サービスの動作状態を確認してください。
Management Server の動作状態に問題がない場合、Windows のときは

mngsvr.exe.[1 ~ 16].log , mngsvr.exe.out , mngsvr.exe.err , mngsvrctl.exe.[1 ~ 16].log を , UNIX のときは mngsvrctlstop.[1 ~ 16].log とコンソールに出力されたメッセージを参照して要因を取り除いたあと , 再度実行してください。

KEOS10114-E (C)

usage : mngsvrctl setup [<setup options>]start|stop

<setup options>:

[<server name>] [-u <uid>] [-p <password>]

[-nu <new uid>] [-np <new password>]

setup - initializing Management Server environment

start - starting Management Server service

stop - stopping Management Server service

<setup options>:

<server name> - Server name of Web container(default "cosmi_m")

-u <uid> - administrator's user ID

-p <password> - administrator's user password

-nu <new uid> - new administrator's user ID

-np <new password> - new administrator's user password

説明

コマンドの起動方法に誤りがあります。
コマンドの実行を中止します。

対処

正しいコマンドを入力して , 実行し直してください。

KEOS10117-E (L / F)

Management Server could not make a temporary file.

説明

一時ファイルの作成に失敗しました。
コマンドの実行を中止します。
msserver.properties ファイルの内容が不正の可能性があります。

対処

ファイルの内容を確認してください。
解決しない場合は , 次に示す対処をしてください。

- Windows の場合

<Cosminexus のインストールディレクトリ >%manager%config%templates にあ

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

る初期状態の `mserver.properties` を、<Cosminexus のインストールディレクトリ>`¥manager¥config` に上書きコピーして、再度実行してください。

- UNIX の場合

`/opt/Cosminexus/manager/config/templates` にある初期状態の `mserver.properties` を、`/opt/Cosminexus/manager/config` に上書きコピーして、再度実行してください。

KEOS10118-I (C / F)

Management Server was initialized normally.

説明

Management Server のセットアップに成功しました。

KEOS10119-E (C / F)

Management Server could not be initialized normally.

説明

Management Server のセットアップに失敗しました。
コマンドの実行を中止します。

対処

次の要因が考えられます。それぞれの要因に応じて、対処してください。

- すでにセットアップ済みです。
処理を続行してください。
- 指定したサーバ名が不正です。
サーバ名を変更して再度実行してください。
- 指定したサーバ名はすでに使用されています。
サーバ名を変更して再度実行してください。
- 前提プログラムがインストールされていません。
製品の前提プログラムがインストールされていることを確認したあと、再度実行してください。

上記で対処できない場合、Windows のときは `mngsvr.exe.[1 ~ 16].log` , `mngsvr.exe.out` , `mngsvr.exe.err` , `mngsvrctl.exe.[1 ~ 16].log` を、UNIX のときは `mngsvrctlsetup.[1 ~ 16].log` とコンソールに出力されたメッセージを参照して要因を取り除いたあと、再度実行してください。

KEOS10120-E (L / F)

Management Server could not acquired the server name.

説明

サーバ名を取得できませんでした。

コマンドの実行を中止します。
エラーの要因として、セットアップコマンドを実行していないことが考えられます。

対処

セットアップコマンドを実行してください。
エラーの要因を取り除けない場合、Windows のときは mngsvr.exe.[1 ~ 16].log ,
mngsvr.exe.out , mngsvr.exe.err , mngsvrctl.exe.[1 ~ 16].log を、UNIX のときは
mngsvrctlstart.[1 ~ 16].log を参照して要因を取り除いたあとに再度実行してくだ
さい。

KEOS10121-E (C / F)

Management Server could not be started.(ec = エラーコード)

説明

Management Server が起動できませんでした。

対処

動作環境や設定を確認してください。

KEOS10122-E (L / F)

Since an error occurred, Management Server service stopped.

説明

Management Server が異常停止しました。
処理を中止します。

対処

このメッセージの前に出力されたメッセージを基に要因を調査し、対処してくだ
さい。

KEOS10123-E (W / F)

製品名では運用管理ポータルは使用できません。

説明

{Cosminexus 統合形式名の製品名}では運用管理ポータルは使用できません。処理
を中止します。

対処

運用管理ポータルは使用できません。

KEOS10124-W (L / F)

プロパティ (**プロパティ名**) の指定値が不正です。既に設定されている値を使用します。

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

説明

プロパティの指定値が不正です。すでに設定されている値を使用します。処理を続行します。

対処

環境変数定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS10126-E (W / F)

common library で障害が発生しました。詳細情報 = **詳細情報**

説明

common library で障害が発生しました。処理を中止します。

対処

再起動および再インストールしても解決しない場合は、保守員に連絡してください。

KEOS10127-E (L / F)

An attempt to copy the file has failed. (src=aa....aa, dest=bb....bb)

aa....aa : コピー元

bb....bb : コピー先

説明

ファイルのコピーに失敗しました。処理を中止します。

対処

再起動しても解決しない場合は、保守員に連絡してください。

KEOS10128-I (C / F)

The settings of the administrator's user account were changed.

説明

管理ユーザアカウントの設定を変更しました。

KEOS10129-E (C / F)

An administrator's user ID or a password is incorrect.

説明

管理ユーザ ID またはパスワードが違います。処理を中止します。

対処

正しい管理ユーザ ID またはパスワードを設定して再度実行してください。

KEOS10130-E (C / F)

The configuration file could not be saved.

説明

設定ファイルへの保存に失敗しました。処理を中止します。

対処

<Cosminexus のインストールディレクトリ >%manager%config にある、
mserver.xml ファイルを削除していないか、またはファイル権限を変更していない
かどうかを確認してください。

KEOS10131-E (C / F)

A connection to Management Server could not be established.

説明

Management Server に接続できませんでした。処理を中止します。

対処

mserver.properties ファイルの内容が不正のおそれがあります。ファイルの内容を
確認してください。解決しない場合は Management Server を停止して再度実行し
てください。

KEOS10132-E (C)

The command cannot be executed because you do not have administrator privileges.

説明

管理者特権がないためコマンドを実行できません。処理を中止します。

対処

管理者として実行したコマンドプロンプト上で、再度コマンドを実行してください。

KEOS10133-E (C)

An error occurred while the permissions were being checked.

説明

権限の判定中にエラーが発生しました。処理を中止します。

対処

メモリが不足しているおそれがあります。空きメモリを増やしたあと、再度コマ
ンドを実行してください。問題が解決しない場合は、保守員に連絡してください。

KEOS11020-E (W / F)

運用管理ドメイン構成定義ファイルの出力に失敗しました。詳細情報 = [詳細情報](#)

説明

運用管理ドメイン構成定義ファイルの出力に失敗しました。
運用管理ドメイン構成定義ファイルを出力しません。
指定された要求を無視して、[戻る] リンクを表示します。
[戻る] リンクを選択すると、直前で操作していた画面に戻ります。

対処

Management Server のインストール先のディスクドライブに空き容量が十分あることを確認してください。

KEOS11038-I (W / F)

運用管理ドメインを編集しました。ドメイン名 =[**ドメイン名**] 表示名 =[**表示名**]

説明

運用管理ドメインを編集しました。

KEOS11040-I (W / F)

ホストを定義しました。ホスト名 =[**ホスト名**] 表示名 =[**表示名**]

説明

ホストを定義しました。

KEOS11041-I (W / F)

ホストを編集しました。ホスト名 =[**ホスト名**] 表示名 =[**表示名**]

説明

ホストを編集しました。

KEOS11042-I (W / F)

ホストを削除しました。ホスト名 =[**ホスト名**] 表示名 =[**表示名**]

説明

ホストを削除しました。

KEOS11043-I (W / F)

ホストを削除しました。削除したホスト =[**表示名**]

説明

ホストを削除しました。

KEOS11050-I (W / F)

論理サーバを追加しました。種別 =[種別] 論理サーバ名 =[論理サーバ名] 表示名 =[表示名]

説明

論理サーバを追加しました。

KEOS11051-I (W / F)

論理サーバを編集しました。種別 =[種別] 論理サーバ名 =[論理サーバ名] 表示名 =[表示名]

説明

論理サーバを編集しました。

KEOS11052-I (W / F)

論理サーバを削除しました。種別 =[種別] 論理サーバ名 =[論理サーバ名] 表示名 =[表示名]

説明

論理サーバを削除しました。

KEOS11053-I (W / F)

論理サーバを削除しました。削除した論理サーバ =[表示名]

説明

論理サーバを削除しました。

KEOS11060-E (W / F)

ホストが定義されていません。

説明

ホストが定義されていません。

選択されたノードに対応した画面を表示しません。

対処

論理サーバを配置するホストを定義してください。

KEOS11061-E (W / F)

ホストの定義に失敗しました。詳細情報 = [詳細情報](#)

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

説明

ホストの定義に失敗しました。

ホストを定義しません。

指定された要求を無視して,[戻る]リンクを表示します。

[戻る]リンクを選択すると,直前で操作していた画面に戻ります。

対処

詳細情報として表示された問題を解決したあと,再度実行してください。

KEOS11062-E (W / F)

ホストの編集に失敗しました。詳細情報 = **詳細情報**

説明

ホストの編集に失敗しました。

ホストを編集しません。

指定された要求を無視して,[戻る]リンクを表示します。

[戻る]リンクを選択すると,直前で操作していた画面に戻ります。

対処

詳細情報として表示された問題を解決したあと,再度実行してください。

KEOS11063-E (W / F)

ホストの削除に失敗しました。詳細情報 = **詳細情報**

説明

ホストの削除に失敗しました。

ホストを削除しません。

指定された要求を無視して,[戻る]リンクを表示します。

[戻る]リンクを選択すると,直前で操作していた画面に戻ります。

対処

詳細情報として表示された問題を解決したあと,再度実行してください。

KEOS11064-W (W / F)

削除に失敗したホストがあります。削除に失敗したホスト=[表示名]

説明

幾つかのホストの削除に失敗しました。

削除できるホストだけを削除します。

対処

ホストに論理サーバが配置されているため,削除に失敗しました。配置されている論理サーバを削除したあと,再度実行してください。

KEOS11070-E (W / F)

論理サーバの追加に失敗しました。詳細情報 = **詳細情報**

説明

論理サーバの追加に失敗しました。
論理サーバを追加しません。
指定された要求を無視して,[戻る]リンクを表示します。
[戻る]リンクを選択すると,直前で操作していた画面に戻ります。

対処

詳細情報として表示された問題を解決したあと,再度実行してください。

KEOS11071-E (W / F)

論理サーバの編集に失敗しました。詳細情報 = **詳細情報**

説明

論理サーバの編集に失敗しました。
論理サーバを編集しません。
指定された要求を無視して,[戻る]リンクを表示します。
[戻る]リンクを選択すると,直前で操作していた画面に戻ります。

対処

詳細情報として表示された問題を解決したあと,再度実行してください。

KEOS11072-E (W / F)

論理サーバの削除に失敗しました。詳細情報 = **詳細情報**

説明

論理サーバの削除に失敗しました。
論理サーバを削除しません。

対処

詳細情報として表示された問題を解決したあと,再度実行してください。

KEOS11080-I (W / F)

実サーバ名を編集しました。編集した論理サーバ=[表示名]

説明

実サーバ名を編集しました。

KEOS11081-E (W / F)

実サーバ名の編集に失敗しました。詳細情報 = **障害の情報**

説明

実サーバ名の編集に失敗しました。

実サーバ名を編集しません。

指定された要求を無視して、[戻る] リンクを表示します。

[戻る] リンクを選択すると、直前で操作していた画面に戻ります。

対処

詳細情報として表示された問題を解決したあと、再度実行してください。

KEOS11082-I (W / F)

表示名をセットアップしました。ホスト = [**ホスト名**] 実サーバ = [**実サーバ名**]

説明

J2EE サーバをセットアップしました。

KEOS11083-E (W / F)

表示名のセットアップに失敗しました。詳細情報 = **詳細情報**

説明

J2EE サーバのセットアップに失敗しました。

J2EE サーバをセットアップしません。

対処

詳細情報として表示された内容を確認して、問題を解決したあと、再度実行してください。詳細情報には、次の内容が表示されます。

運用管理エージェントと通信できませんでした。

- 該当論理サーバの稼働ホストで運用管理エージェントが起動しているかどうか。
- Management Server の構成定義で定義した運用管理エージェントのポート番号は、J2EE サーバをセットアップするホストで稼働している運用管理エージェントと同じポート番号かどうか。
- Management Server の構成定義で定義しているホスト名に問題はないかどうか (ping コマンドなどで正しく通信ができているかどうか)。
- 運用管理エージェントのプロパティ (adminagent.properties) に「adminagent.adapter.allowedHosts」を指定している場合、アクセスしている Management Server のホストが許可されているかどうか。

セットアップコマンドが異常終了しました。

- 大文字と小文字だけの異なる名称の J2EE サーバがすでにセットアップされ

- ていないかどうか（セットアップ先のプラットフォームが Windows の場合）。
- セットアップする実サーバ名の文字列長が次の条件式を満たしているかどうか。
(実サーバ名の文字列長) = 220 - (Cosminexus Component Container のインストールディレクトリのパス名長) [単位: バイト]

セットアップコマンドの実行環境が不正です。

J2EE サーバをセットアップするホストに、前提製品がインストールされていることを確認してください。

前提製品がインストールされている場合は、動作環境が破損している可能性があります。再起動および前提製品を再インストールしても問題が解決しない場合は、保守員に連絡してください。

KEOS11084-E (W / F)

実サーバのセットアップを開始できませんでした。詳細情報 = [詳細情報](#)

説明

J2EE サーバのセットアップ開始時にエラーが発生しました。

J2EE サーバをセットアップしません。

指定された要求を無視して、[戻る] リンクを表示します。

[戻る] リンクを選択すると、直前で操作していた画面に戻ります。

対処

詳細情報として表示された問題を解決したあと、再度実行してください。

KEOS11091-I (C)

Usage:

コマンドの使用方法

説明

処理を中止します。コマンドの実行を中止します。

対処

コマンドの実行方法を確認してください。

KEOS11092-I (C)

The Management Server managed file was saved.

説明

Management Server 管理ファイルを退避しました。

KEOS11093-E (C)

The Management Server managed file could not be saved. (cause = **原因**)

説明

Management Server 管理ファイルの退避に失敗しました。コマンドの実行を中止します。

対処

存在しない定義ファイルを指定していないかどうか確認してください。

KEOS11094-I (C)

The Management Server managed file was recovered.

説明

Management Server 管理ファイルを回復しました。

KEOS11095-E (C)

The Management Server managed file could not be recovered. (cause = **原因**)

説明

Management Server 管理ファイルの回復に失敗しました。コマンドの実行を中止します。

対処

存在しないファイルを指定していないかどうか、上書きできないファイルが含まれていないかどうか、または指定したファイルが管理ファイルの退避で退避したファイルであるかどうかを確認してください。

KEOS12001-E (W)

J2EE サーバと接続ができませんでした。

説明

監視対象の J2EE サーバにアクセスしようとしたが、接続に失敗しました。監視処理を中断します。

対処

次の内容を確認してください。

- CORBA ネーミングサービスが起動しているかどうか。
- 起動している CORBA ネーミングサービスの設定 (ポート番号) は、Management Server で設定している値と同じかどうか。
- 監視対象の J2EE サーバが起動しているかどうか。
- 監視対象の J2EE サーバで運用監視エージェントが設定されているかどうか。

- 設定されていない場合は、設定したあと再起動してください。
- 監視対象の J2EE サーバに設定している内容と「運用管理ドメインの構成定義」で定義した内容が一致しているかどうか。
監視対象の J2EE サーバの設定が間違っている場合は、設定を変更し再起動します。そのあと、参照したいノードをツリーペインから選択してください。
「運用管理ドメインの構成定義」で定義した J2EE サーバの論理サーバ名が間違っている場合は、「運用管理ドメインの構成定義」の定義を正しく修正して、「論理サーバの運用監視」を再表示します。ツリーペインで [ツリーの初期化] を選択してツリーを最新の状態にしたあと、参照したいノードをツリーペインから選択してください。
 - J2EE サーバ起動中に選択した場合は、一時的に回線に負荷が掛かり通信に失敗した可能性があります。再度、参照したいノードをツリーペインから選択してください。

KEOS12002-E (W)

監視対象が見つかりません。

説明

監視対象の MBean が見つかりませんでした。
メトリックを採取しません。

対処

- 次の内容について確認してください。
- 監視対象のリソースで、監視が無効になっていないかどうか。
 - 監視対象のリソースがアンデプロイなどによって削除されていないかどうか。

KEOS12003-E (W)

予期しない例外が発生しました。詳細情報 = **詳細情報**

説明

詳細情報に表示された予期しない現象が発生しました。
監視処理を中断します。

対処

保守員に連絡してください。

KEOS12004-E (W)

構成定義情報の参照に失敗しました。

説明

構成定義情報が変更されているため、監視対象の J2EE サーバクラスまたは J2EE サーバの参照に失敗しました。

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

監視処理を中断します。

対処

ツリーペインで [ツリーの初期化] を選択してツリーを最新の状態にしてください。
そのあと、参照したいノードをツリーペインから選択してください。

KEOS12005-E (W)

SFO サーバ用の J2EE サーバと接続ができませんでした。

説明

監視対象の SFO サーバ用の J2EE サーバにアクセスしようとしたのですが、接続に失敗しました。監視処理を中断します。

対処

次の内容を確認してください。

- CORBA ネーミングサービスが起動しているかどうか。
- 起動している CORBA ネーミングサービスの設定 (ポート番号) は、Management Server で設定している値と同じかどうか。
- 監視対象の SFO サーバ用の J2EE サーバが起動しているかどうか。
- 監視対象の SFO サーバ用の J2EE サーバで運用監視エージェントが設定されているかどうか。
- 設定されていない場合は、設定したあと再起動してください。
- 監視対象となる SFO サーバ用の J2EE サーバに設定している内容と「運用管理ドメインの構成定義」で定義した内容が一致しているかどうか。

監視対象となる SFO サーバ用の J2EE サーバの設定が間違っている場合は、設定を変更し再起動します。そのあと、参照したいノードをツリーペインから選択してください。

「運用管理ドメインの構成定義」で定義した SFO サーバ用の J2EE サーバの論理サーバ名が間違っている場合は、「運用管理ドメインの構成定義」の定義を正しく修正して、「論理サーバの運用監視」を再表示します。ツリーペインで [ツリーの初期化] を選択してツリーを最新の状態にしたあと、参照したいノードをツリーペインから選択してください。

- SFO サーバ用の J2EE サーバ起動中に選択した場合は、一時的に回線に負荷が掛かり通信に失敗した可能性があります。再度、参照したいノードをツリーペインから選択してください。

KEOS13000-E (W / F)

J2EE サーバと接続ができませんでした。

説明

監視対象の J2EE サーバにアクセスしようとしたのですが、接続に失敗しました。処理を行いません。

対処

次の内容を確認してください。

- CORBA ネーミングサービスは起動しているかどうか。
- 使用する CORBA ネーミングサービスのポート番号は、Management Server で設定している値と同じかどうか。
- 監視対象の J2EE サーバが起動しているかどうか。
- 監視対象の J2EE サーバで運用監視エージェントの設定がされているかどうか。設定されていない場合は、設定したあと再起動してください。
- 監視対象の J2EE サーバに設定している内容と「運用管理ドメインの構成定義」で定義した内容が一致しているかどうか。
監視対象の J2EE サーバの設定が間違っている場合は、設定を変更し再起動します。そのあと、参照したいノードをツリーペインから選択してください。「運用管理ドメインの構成定義」で定義した J2EE サーバの論理サーバ名が間違っている場合は、「運用管理ドメインの構成定義」の定義を正しく修正して、「論理サーバの運用監視」を再表示します。ツリーペインで [ツリーの初期化] を選択してツリーを最新の状態にしたあと、参照したいノードをツリーペインから選択してください。
- J2EE サーバ起動中に選択した場合は、一時的に回線に負荷が掛かり通信に失敗した可能性があります。再度、参照したいノードをツリーペインから選択してください。

KEOS13001-E (W / F)

選択した J2EE サーバでは統合ユーザ管理を使用していないため監視できません。

説明

J2EE サーバに統合ユーザ管理を使用するためのコンフィグレーションファイルが設定されていません。
処理を行いません。

対処

J2EE サーバで統合ユーザ管理の機能を利用する場合は、統合ユーザ管理を設定してください。

KEOS13009-E (W / F)

予期しない例外が発生しました。詳細情報 = **詳細情報**

説明

詳細情報に表示された予期しない現象が発生しました。
処理を行いません。

対処

保守員に連絡してください。

KEOS13010-W (W / F)

リポジトリのアクセスに失敗しました。詳細情報 = 例外コード

説明

接続先 URL で指定されたリポジトリ (LDAP ディレクトリサーバまたは RDB) にアクセスしましたが、詳細情報に示す例外が発生したためアクセスに失敗しました。この処理を無視して、次の処理を行います。

詳細情報に「javax.naming.CommunicationException」などの通信障害を示す情報が出力されている場合は、リポジトリが起動していないことが考えられます。また、接続先 URL が間違っている可能性もあります。

対処

モニタしている J2EE サーバで設定している統合ユーザ管理のコンフィグレーションファイルの指定を確認してください。値が正しく設定されている場合は、リポジトリに一時的に負荷が掛かりアクセスできないときがあるため、少し待ってから再度実行してください。

KEOS13100-Q (W)

レلمのユーザ ID はすでに存在します。上書きしてよろしいですか？

説明

すでに存在するユーザエントリに対して登録処理を行った場合に表示されます。
[はい] ボタンまたは [いいえ] ボタンを表示します。

対処

ユーザ情報を上書きする場合は、[はい] ボタンを選択してください。[いいえ] ボタンを選択した場合、この処理を行いません。

KEOS13101-Q (W)

レلمを削除します。管理されているエントリは全て削除されますがよろしいですか？

説明

レلم削除時は下位エントリがすべて削除されるため、ユーザに確認します。
[削除] ボタンを表示します。

対処

レلمを削除する場合は、[削除] ボタンを選択してください。

KEOS13102-Q (W)

レلمのユーザ ID を削除します。よろしいですか？

説明

ユーザエントリの削除をユーザに確認します。
[削除] ボタンを表示します。

対処

ユーザエントリを削除する場合は、[削除] ボタンを選択してください。

KEOS13103-E (W / F)

レルムは既に存在します。

説明

指定したレルムと同一のレルムがすでに LDAP ディレクトリサーバに存在します。
[戻る] リンクを表示します。[戻る] リンクを選択すると、[レルム作成] 画面に戻ります。

対処

登録するレルム名を変更して、再度登録してください。

KEOS13104-E (W / F)

LDAP サーバのアクセスに失敗しました。詳細情報 = **例外コード**

説明

[バインド情報] 画面で指定した情報で LDAP ディレクトリサーバにアクセスできなかった場合に発生します。
[戻る] リンクを表示します。[戻る] リンクを選択すると、呼び出し元画面に戻ります。

対処

[バインド情報] 画面に入力した内容が適切であるかどうかを確認してください。また、LDAP ディレクトリサーバが起動していることを確認してください。サーバが起動していて、設定が正しく設定されている場合は、リポジトリに一時的に負荷が掛かりアクセスできないときがあるため、少し待ってから再度実行してください。

KEOS13105-E (W / F)

暗号鍵ファイルの作成に失敗しました。詳細情報 = **例外コード**

説明

暗号鍵ファイルを設定情報に適用できませんでした。
[戻る] リンクを表示します。[戻る] リンクを選択すると、暗号鍵ファイルの設定画面に戻ります。

対処

指定ディレクトリに暗号鍵ファイルが存在することを確認してください。また、格納先ディレクトリと暗号鍵ファイルに読み込み権限があることを確認してください。

KEOS13106-E (W / F)

共有ライブラリのロードに失敗しました。詳細情報 = **例外コード**

説明

共有ライブラリのロードに失敗しました。

[戻る] リンクを表示します。

[戻る] リンクを選択すると、呼び出し元画面に戻ります。

対処

Keymate/Crypto がインストールされているかどうかを確認してください。

Keymate/Crypto がインストールされている場合、メモリが不足している可能性があります。処理を実行したホストの管理者に連絡して、メモリ不足を解消してください。

それ以外の場合は、インストールに必要なファイルが存在しない、またはファイルが壊れている可能性があります。製品をアンインストールしたあと、再度インストールしてください。

KEOS13107-E (W / F)

secretData の暗号化に失敗しました。詳細情報 = **例外コード**

説明

secretData の暗号化に失敗しました。

[戻る] リンクを表示します。

[戻る] リンクを選択すると、呼び出し元画面に戻ります。

対処

暗号化ライブラリがインストールされていることを確認してください。

KEOS13108-E (W)

レルムはすでに削除されています。

説明

ユーザを管理する画面ですすでに削除されているレルムに対して、ツリーペインまたはタブから操作しました。

メッセージだけを表示します。

対処

ツリーペインからツリーを初期化してください。または、ツリーペインから存在するほかのレルムを選択してください。存在するレルムを選択している場合、リポジトリに一時的に負荷が掛かりアクセスできない可能性があるため、少し待ってから再度実行してください。

KEOS13109-E (W)

レールのユーザID はすでに削除されています。

説明

ユーザを管理する画面ですすでに削除されているユーザエントリに対して、ユーザを検索する画面またはタブから操作しました。
メッセージだけを表示します。

対処

ユーザ検索画面で、削除されていないユーザエントリを選択してください。存在するユーザエントリを選択している場合、リポジトリに一時的に負荷が掛かりアクセスできない可能性があるため、少し待ってから再度実行してください。

KEOS13110-E (W / F)

パスワードが違います。

説明

入力されたパスワードと再入力したパスワードが一致しません。
[戻る] リンクを表示します。
[戻る] リンクを選択すると、呼び出し元画面に戻ります。

対処

パスワードをもう一度入力してください。

KEOS13111-E (W / F)

必須項目が指定されていません。

説明

必須項目が入力されていません。
[戻る] リンクを表示します。
[戻る] リンクを選択すると、呼び出し元画面に戻ります。

対処

画面に表示される項目名に適切な値を入力したあと、再度要求してください。

KEOS13112-E (W / F)

項目名 はすでに登録されています。

説明

登録しようとした内容はすでに登録済みです。
[戻る] リンクを表示します。
[戻る] リンクを選択すると、呼び出し元画面に戻ります。

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

対処

エラーが発生した状況に応じて、対処してください。

ユーザエントリのスキーマ定義の場合

追加するオブジェクトクラスが登録されていないことを確認してください。

追加する任意属性の表示名が登録されていないことを確認してください。

追加するリスナクラスが登録されていないことを確認してください。

ユーザエントリの作成・編集画面の場合

追加するマッピング情報の接続先レルム名が登録されていないことを確認してください。

KEOS13113-W (W)

リスナクラスの登録に失敗しました。リスナクラス = リスナクラス名 詳細情報 = 例外コード

説明

リスナクラスを設定情報に適用しようとしたますが、失敗しました。

[戻る] リンクを表示します。

[戻る] リンクを選択すると、呼び出し元画面に戻ります。

対処

リスナクラスの格納先ディレクトリに、指定したリスナクラスが存在することを確認してください。また、統合ユーザ管理フレームワークが提供する SSODataListener インタフェースを実装したクラスであることを確認してください。

KEOS13114-W (W)

リスナクラスの呼び出しで失敗しました。リスナクラス = リスナクラス名 詳細情報 = 例外コード

説明

リスナクラスからの例外をキャッチしたため、処理が中止されました。

[戻る] リンクを表示します。

[戻る] リンクを選択すると、呼び出し元画面に戻ります。

対処

利用するリスナクラスが、利用できる仕様を満たすクラスであることを確認してください。

KEOS13115-E (W / F)

設定情報ファイルの読み込みに失敗しました。詳細情報 = 例外コード

説明

設定情報ファイルの読み込みに失敗しました。

メッセージだけを表示します。

各画面ではデフォルト値が適用されます。なお、各画面で作成、適用、更新、および削除の操作を行うと、その時点の設置内容が保存されます。

対処

次に示すディレクトリに、editusersConfig.dtd と editusersConfig.xml が存在して、読み込み権限があることを確認してください。

- Windows の場合

<Cosminexus のインストールディレクトリ

>¥manager¥containers¥m¥webapps¥mngsvr¥mportal¥useradmin¥config¥data

- UNIX の場合

/opt/Cosminexus/manager/containers/m/webapps/mngsvr/mportal/useradmin/config/data

存在しない場合は、製品を再インストールしてください。

ファイルが存在する場合は、内容が不正な可能性があります。

editusersConfig.xml.bak ファイル名を editusersConfig.xml に変更したあと、再度ユーザを管理する画面を起動してください。

KEOS13116-E (W / F)

設定情報ファイルの書き込みに失敗しました。詳細情報 = **例外コード**

説明

設定情報ファイルの保存に失敗しました。

[戻る] リンクを表示します。

[戻る] リンクを選択すると、呼び出し元画面に戻ります。

対処

Management Server のインストール先のディスクドライブに空き容量が十分あることを確認してください。

KEOS13117-I (W / F)

バインド情報を適用しました。

説明

バインド情報が適用されました。

[戻る] リンクを表示します。

対処

[戻る] リンクを選択してください。[戻る] リンクを選択すると、バインド情報の設定画面に戻ります。

KEOS13118-I (W / F)

レルムを作成しました。

説明

レルムが作成されました。

[戻る] リンクを表示します。

対処

[戻る] リンクを選択してください。[戻る] リンクを選択すると、レルムを作成する画面に戻ります。

KEOS13119-I (W / F)

暗号鍵ファイルの設定を適用しました。

説明

暗号鍵ファイルが作成または適用されました。

[戻る] リンクを表示します。

対処

[戻る] リンクを選択してください。[戻る] リンクを選択すると、暗号鍵ファイルの設定画面に戻ります。

KEOS13120-I (W / F)

ユーザエントリのスキーマ定義を更新しました。

説明

ユーザエントリのスキーマ定義を更新しました。

[戻る] リンクを表示します。

対処

[戻る] リンクを選択してください。[戻る] リンクを選択すると、ユーザエントリのスキーマを定義する画面に戻ります。

KEOS13121-I (W / F)

レルムのユーザIDを作成しました。

説明

ユーザエントリを作成しました。

[戻る] リンクを表示します。

対処

[戻る] リンクを選択してください。[戻る] リンクを選択すると、ユーザエントリの作成画面に戻ります。

KEOS13122-I (W / F)

レルムのユーザIDを更新しました。

説明

ユーザエントリを更新しました。

[戻る] リンクを表示します。

対処

[戻る] リンクを選択してください。[戻る] リンクを選択すると、ユーザエントリの編集画面に戻ります。

KEOS13123-I (W / F)

レルムを正常に削除しました。

説明

レルムとレルムで管理されている下位エントリをすべて削除しました。

メッセージだけ表示します。

対処

ツリーペインからツリーを初期化してください。初期化したあと、ツリーペインでほかの画面に移動してください。

KEOS13124-I (W / F)

レルムのユーザIDを正常に削除しました。

説明

ユーザエントリを削除しました。

メッセージだけ表示します。

対処

ツリーペインでほかの画面に移動してください。

KEOS13125-E (W / F)

入力情報に不正な文字が含まれています。入力情報 = **入力情報**

説明

入力情報が不正です。

[戻る] リンクを表示します。

[戻る] リンクを選択すると、呼び出し元画面に戻ります。

対処

次の内容に従って、入力情報を確認してください。

- レルム名の場合は、英字 (A ~ Z , a ~ z) および数字 (0 ~ 9) の文字列である

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

ことを確認してください。また、予約されている文字列「mappings」でないことを確認してください。

- ユーザ ID の場合は、英字 (A ~ Z, a ~ z) および数字 (0 ~ 9) の文字列であることを確認してください。
- パスワードまたは secretData の場合は、英字 (A ~ Z, a ~ z), 数字 (0 ~ 9), および特殊文字の文字列であることを確認してください。特殊文字は次に示す記号を意味します。
(空白) | ! | " | # | \$ | % | & | ' | (|) | * | + | , | - | . | / | : | ; | < | = | > | ? | @ | [| \ | ¥ |] | ^ | _ (アンダースコア) | ` | { | } | | (垂直バー) | ~

KEOS13126-E (W / F)

secretData が違います。

説明

入力された secretData と再入力した secretData が一致しません。

[戻る] リンクを表示します。

[戻る] リンクを選択すると、呼び出し元画面に戻ります。

対処

secretData をもう一度入力してください。

KEOS13127-W (W / F)

レルムの追加に失敗しました。

説明

入力されたレルムを、リポジトリを管理する画面から操作できません。

[戻る] リンクを表示します。

入力されたレルム名と同一名のエントリが接続するリポジトリにすでに存在しますが、統合ユーザ管理フレームワークが推奨する標準の DIT に従っていないため追加に失敗しています。

[戻る] リンクを選択すると、呼び出し元画面に戻ります。

対処

作成するレルム名を変更するか、または標準の DIT に従ったエントリを指定してください。

KEOS13128-E (W / F)

属性名は必須属性として既に登録されています。

説明

入力された属性名は、すでに必須属性として使用されています。

[戻る] リンクを表示します。

[戻る] リンクを選択すると、呼び出し元画面に戻ります。

対処

登録する属性名を変更してください。変更できない場合は、必須属性に指定された同名の属性名を変更してください。

KEOS13129-E (W / F)

属性名は任意属性として既に登録されています。

説明

入力された属性名は、すでに任意属性として使用されています。

[戻る] リンクを表示します。

[戻る] リンクを選択すると、呼び出し元画面に戻ります。

対処

登録する属性名を変更してください。変更できない場合は、任意属性の一覧から同名の属性名を削除してください。

KEOS14000-I (F)

management agent を開始します。

説明

management agent (運用監視エージェント) の動作を開始します。

KEOS14001-I (F)

management agent を停止します。

説明

management agent (運用監視エージェント) の動作を停止します。

KEOS14002-E (F)

management agent を開始できません。

説明

management agent (運用監視エージェント) の動作の開始に失敗しました。

対処

動作環境や設定を確認してください。

KEOS14003-E (F)

management agent の停止に失敗しました。

説明

management agent (運用監視エージェント) の動作の停止に失敗しました。

対処

動作環境や設定を確認してください。

KEOS14004-E (C)

ファイルを開けません。ファイル名 = **ファイル名**

説明

ファイルのオープンに失敗しました。

運用監視エージェントの動作を継続できる場合は継続し、継続できない場合は動作を停止します。

対処

ファイルの名前や権限などの動作環境や設定を確認してください。

KEOS14005-E (F)

ORB の初期化に失敗しました。

説明

ORB の初期化ができませんでした。

運用監視エージェントの動作を停止します。

対処

動作環境や設定を確認してください。

KEOS14006-E (C)

ドメイン名が指定されていません。

説明

運用監視エージェントのドメイン名が正しく指定されていません。

運用監視エージェントの動作を停止します。

対処

運用監視エージェントのドメイン名を適切に設定してください。

KEOS14007-E (C)

エージェント名が指定されていません。

説明

運用監視エージェントのエージェント名が正しく指定されていません。
運用監視エージェントの動作を停止します。

対処

運用監視エージェントのエージェント名を適切に設定してください。

KEOS14008-E (F)

エージェント名がすでに使用されています。

説明

運用監視エージェントのエージェント名がすでに使用されています。
運用監視エージェントの動作を停止します。

対処

動作環境や設定を確認してください。

KEOS14009-E (F)

ORB 関係の障害が発生しました。詳細 = [詳細情報](#)

説明

ORB 関係で何らかの障害が発生しました。
運用監視エージェントの動作を継続できる場合は継続し、継続できない場合は動作を停止します。

対処

動作環境や設定を確認してください。

KEOS14010-E (F)

Naming Service 関係の障害が発生しました。詳細 = [詳細情報](#)

説明

CORBA ネーミングサービス関係で何らかの障害が発生しました。
運用監視エージェントの動作を継続できる場合は継続し、継続できない場合は動作を停止します。

対処

動作環境や設定を確認してください。

KEOS14011-E (C)

ログファイル数の指定が不正です。

説明

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

運用監視エージェントのログファイル数の指定が正しくありません。
デフォルト値を使用して運用監視エージェントの動作を継続します。

対処

動作環境や設定を確認してください。

KEOS14012-E (C)

ログファイルサイズの指定が不正です。

説明

運用監視エージェントのログファイルサイズの指定が正しくありません。
デフォルト値を使用して運用監視エージェントの動作を継続します。

対処

動作環境や設定を確認してください。

KEOS14013-E (C)

ログファイル名の指定が不正です。

説明

運用監視エージェントのログファイル名の指定が正しくありません。
デフォルト値を使用して運用監視エージェントの動作を継続します。

対処

動作環境や設定を確認してください。

KEOS14014-E (C)

ドメイン名の指定が不正です。

説明

運用監視エージェントのドメイン名の指定が正しくありません。
運用監視エージェントの動作を停止します。

対処

運用監視エージェントのドメイン名を適切に設定してください。

KEOS14015-E (C)

エージェント名の指定が不正です。

説明

運用監視エージェントのエージェント名の指定が正しくありません。
運用監視エージェントの動作を停止します。

対処

運用監視エージェントのエージェント名を適切に設定してください。

KEOS14016-E (F)

RMI レジストリとの接続に失敗しました。詳細 = **障害の詳細・理由**

説明

RMI レジストリとの接続に失敗しました。management agent(運用監視エージェント)の動作を停止します。

対処

J2EE サーバの RMI レジストリに関する設定を見直してください。

KEOS14017-E (F)

RMI レジストリ関係の障害が発生しました。詳細 = **障害の詳細・理由**

説明

RMI レジストリ関係の何らかの障害が発生しました。management agent(運用監視エージェント)の動作を継続できる場合は継続し、継続できない場合は動作を停止します。

対処

詳細情報を参照して、動作環境や設定を確認してください。

KEOS16001-I (F)

Authentication succeeded. (remote address = **Client の IP アドレス**)

説明

クライアントの認証に成功しました。
ログファイルにメッセージを出力して、処理を続行します。

KEOS16002-E (F)

Authentication failed. (remote address = **Client の IP アドレス**)

説明

クライアントの認証に失敗しました。
ログファイルにメッセージを出力して、処理を続行します。

対処

Management Server ログイン時の管理ユーザ ID またはパスワードを確認してください。

KEOS16003-I (F)

Authentication was challenged. (remote address = **Client の IP アドレス**)

説明

HTTP によるアクセスを確認しました。

ログファイルにメッセージを出力して、処理を続行します。

KEOS16004-E (F)

Access was denied. (remote address = **Client の IP アドレス**)

説明

クライアントに対してアクセスを拒否しました。

ログファイルにメッセージを出力して、処理を続行します。

対処

クライアントから不正なアクセスが行われていないか確認してください。

KEOS16005-W (F)

Access was denied. (property file = **プロパティファイル名**)

説明

プロパティファイルにアクセスできません。

ログファイルにメッセージを出力して、処理を続行します。

対処

プロパティファイルが存在するかどうか、またはプロパティファイルにアクセス権限があるかどうかを確認してください。

KEOS16100-I (C)

Usage:

```
mngsvrutil [-m <host>[:<port>] -u <uid> [-p <password>]
                [[-o <output file>] [-h] [-f <format>] [-t <target name>]
                [-k <target kind>] [-s] [-i <watching time interval>]
                [-l <maximum watching time>] <command> <args>]]
```

For more information, type

```
mngsvrutil -m <host>[:<port>] -u <uid> [-p <password>]
```

where:

```
-m <host>[:<port>]
```

Specifies the host and the port number of the management server to be connected.

<host> - host name or IP address (in dotted-decimal form)

<port> - port number (the default is 28080)

-u <uid>

Specifies the user ID of the administrative account of the management server to be connected.

-p <password>

Specifies the password of the administrative account of the management server to be connected.

--

Version **mngsvrutil のバージョン** (mngsvrutil)

説明

mngsvrutil コマンドの使用方法です。

標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を終了します。

対処

メッセージを参照して、コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS16101-E (C)

An argument is empty.

説明

引数に空文字が指定されています。

標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を続行します。

対処

mngsvrutil コマンドの書式を確認してください。

KEOS16102-E (C)

The option **指定されたオプション** is invalid.

説明

無効なオプションです。

標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を続行します。

対処

mngsvrutil コマンドの書式を確認してください。

KEOS16103-E (C)

The option **指定されたオプション** is unknown.

説明

該当するオプションはありません。
標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を続行します。

対処

mngsvrutil コマンドの書式を確認してください。

KEOS16104-E (C)

No argument was specified for the option **引数が指定されていないオプション**.

説明

オプションに対する引数が指定されていません。
標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を続行します。

対処

オプションに対する引数を指定してください。

KEOS16105-E (C)

An argument of option **引数に空文字が指定されたオプション** is empty.

説明

オプションに対する引数に空文字が指定されています。
標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を続行します。

対処

mngsvrutil コマンドの書式を確認してください。

KEOS16106-E (C)

The Management Server host to which you will connect was not specified.

説明

接続先の Management Server のホスト名が指定されていません。
標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を続行します。

対処

接続先の Management Server のホスト名とポート番号を確認して指定してください。

KEOS16107-E (C)

The user ID of the administrative account of Management Server was not specified.

説明

Management Server の管理アカウントのユーザ ID が指定されていません。
標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を続行します。

対処

Management Server ログイン時の管理ユーザ ID またはパスワードを確認して指定してください。

KEOS16108-E (C)

A connection to Management Server could not be established. (指定されたホスト名とポート番号)

説明

Management Server に接続できませんでした。
標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を続行します。

対処

接続先の Management Server のホスト名とポート番号を確認して指定してください。
また、回線に負荷が掛かっているため通信に失敗している場合は、サーバ側設定ファイル (mngsvrutil.properties) の mngsvrutil.session.max_inactive_interval の値を適切な値に変更して、再度コマンドを実行してください。

KEOS16109-E (C)

The client cannot access the specified file 指定されたファイル名 .

説明

クライアントは指定されたファイルにアクセスできません。
標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を続行します。

対処

該当するファイルにアクセス権限があるかどうかを確認してください。

KEOS16110-E (C)

Authentication has failed.

説明

認証要求に失敗しました。
標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を続行します。

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

対処

接続先の Management Server の IP アドレスとポート番号を確認してください。

KEOS16111-E (C)

An internal error occurred.

説明

内部エラーが発生しました。
標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を続行します。

対処

Management Server を再起動してもエラーの要因が取り除かれない場合は、保守員に連絡してください。

KEOS16112-E (C)

A Java command call has failed.

説明

java コマンドの呼び出しに失敗しました。
標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を続行します。
前提とする製品がインストールされていないか、または動作環境が破損している可能性があります。

対処

前提とする製品を確認してください。前提製品に問題がない場合は、再起動および再インストールをしてください。
上記の対処で解決しない場合は、保守員に連絡してください。

KEOS16113-W (C)

An attempt to access the file `.mngsvrutilrc` **ファイルの絶対パス** has failed.

説明

`.mngsvrutilrc` ファイルの読み込みに失敗しました。
標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を続行します。

対処

`.mngsvrutilrc` ファイルにアクセス権限があるかどうかを確認してください。

KEOS16114-E (C)

An invalid number was specified as the argument for the option **指定されたオプション**.

説明

オプションに対する引数に不正な数値が指定されています。
標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を終了します。

対処

オプションに対する引数を確認してください。

KEOS16115-E (C)

Command processing has failed.

説明

サブコマンドの処理が失敗しました。
標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を終了します。

対処

Management Server のログから、エラーの要因を調査してください。エラーの要因を取り除いたあと、再度実行してください。

KEOS16116-E (C)

Command processing could not finish within the time limit.

説明

最大監視時間で指定された時間内に、処理が終了しませんでした。

対処

最大監視時間の指定値を大きくして、再実行してください。

KEOS16200-I (C)

Usage:

```
mngsvrutil [-m <host>[:<port>] -u <uid> [-p <password>]
           [[-o <output file>] [-h] [-f <format>] [-t <target name>]
           [-k <target kind>] [-s] [-i <watching time interval>]
           [-l <maximum watching time>] <command> <args>]]
```

where:

-m <host>[:<port>]

Specifies the host and the port number of the management server to be connected.

<host> - host name or IP address (in dotted-decimal form)

<port> - port number (the default is 28080)

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

-u <uid>

Specifies the user ID of the administrative account of the management server to be connected.

-p <password>

Specifies the password of the administrative account of the management server to be connected.

-o <output file>

Specifies a file name to which results are output.

-h

Suppresses the header.

-f <format>

Formats the output. <format>:=csv|snmp (the default is csv)

-t <target name>

Specifies a target name, such as a logical server or host.

-k <target kind>

Indicates the kind of a target. <target kind>:=logicalServer|host (the default is logicalServer)

-s

Waits for the completion of the starting or stopping of the logical server and the J2EE application.

-i <watching time interval>

Specifies a watching time interval for operations such as the starting or stopping of the logical server and the J2EE application.

-l <maximum watching time>

Specifies the maximum watching time for operations such as the starting or stopping of the logical server and the J2EE application.

<command>

"list" - Lists the values of the arguments.

"get" - Acquires the value of the argument for the target logical server specified.

"set" - Sets the value of the 1st argument to the 2nd argument for the

- target logical server specified.
- "start" - Starts the logical server specified.
Starts the J2EE application or the J2EE resource of the target logical server specified.
- "stop" - Stops the logical server specified.
Stops the J2EE application or the J2EE resource of the target logical server specified.
- "reload" - Reloads the settings files specified by the argument.
- "hold" - Holds the service specified by the argument.
- "release" - Releases the service specified by the argument.
- "collect" - Collects the value of the arguments.
- "change" - Changes the value of the arguments.
- "check" - Checks whether specified target is working.
- "dump" - Dumps the javacore of the arguments.
- "add" - Add logical server.
- "delete" - Delete logical server.

<args>

For the "list" command:

- "logicalServers" - Lists the logical server names of the management domain and shows whether each server is alive or not. [DEPRECATED]
- "status" - Lists statuses and information for logical servers.
- "appStatus" - Lists the J2EE application names imported to the specified target logical server and shows the status.
- "resStatus" - Lists the J2EE resource names imported to the specified target logical server and shows the status.
- "resJavaBeansStatus" - Lists the J2EE JavaBeans resource names imported to the specified target logical server and shows the status.
- "queues" - Lists the CTM queues in the target specified by the argument and shows the status.

For the "get" command:

- "domainName" - Acquires the management domain name managed by the

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

connecting management server.

"j2eeContainer" - Acquires information about the J2EE container.

"webContainer" - Acquires information about the Web container.

"jvm" - Acquires information about Java VM.

"transaction" - Acquires information about transactions.

"httpServer" - Acquires information about the included HTTP server.

[DEPRECATED]

"httpSvrConn" - Acquires information about the HTTP server connector.

"inprocHttpSvr" - Acquires information about the In-process HTTP server.

"dataSource" - Acquires information about DataSources (JDBC).

"dataSrcFull" - Acquires information about DataSources (FullJTA).

"resAdapter" - Acquires information about ResourceAdapters.

"j2eeApps" - Acquires information about J2EE applications.

"ejbApps" - Acquires information about EJB applications(EJB-JARs).

"statelessBean" - Acquires information about Stateless Session Beans.

"statelessBeanHome" - Acquires information about the RemoteHome interface
of Stateless Session Beans.

"statelessBeanHomeMethod" - Acquires information about the method of the
RemoteHome interface of Stateless Session Beans.

"statelessBeanLocalHome" - Acquires information about the LocalHome
interface of Stateless Session Beans.

"statelessBeanLocalHomeMethod" - Acquires information about the method of
the LocalHome interface of Stateless Session Beans.

"statelessBeanRemote" - Acquires information about the RemoteComponent
interface of Stateless Session Beans.

"statelessBeanRemoteMethod" - Acquires information about the method of
the RemoteComponent interface of Stateless Session Beans.

"statelessBeanLocalComponent" - Acquires information about the
LocalComponent interface of Stateless Session Beans.

"statelessBeanLocalComponentMethod" - Acquires information about the
method of the LocalComponent interface of Stateless Session Beans.

- "statefulBean" - Acquires information about Stateful Session Beans.
- "statefulBeanHome" - Acquires information about the RemoteHome interface of Stateful Session Beans.
- "statefulBeanHomeMethod" - Acquires information about the method of the RemoteHome interface of Stateful Session Beans.
- "statefulBeanLocalHome" - Acquires information about the LocalHome interface of Stateful Session Beans.
- "statefulBeanLocalHomeMethod" - Acquires information about the method of the LocalHome interface of Stateful Session Beans.
- "statefulBeanRemote" - Acquires information about the RemoteComponent interface of Stateful Session Beans.
- "statefulBeanRemoteMethod" - Acquires information about the method of the RemoteComponent interface of Stateful Session Beans.
- "statefulBeanLocalComponent" - Acquires information about the LocalComponent interface of Stateful Session Beans.
- "statefulBeanLocalComponentMethod" - Acquires information about the method of the LocalComponent interface of Stateful Session Beans.
- "entityBean" - Acquires information about Entity Beans.
- "entityBeanHome" - Acquires information about the RemoteHome interface of Entity Beans.
- "entityBeanLocalHome" - Acquires information about the LocalHome interface of Entity Beans.
- "entityBeanRemote" - Acquires information about the RemoteComponent interface of Entity Beans.
- "entityBeanLocalComponent" - Acquires information about the LocalComponent interface of Entity Beans.
- "msgDrivenBean" - Acquires information about Message Driven Beans.
- "webApps" - Acquires information about Web applications.
- "servlets" - Acquires information about servlets.
- "requestUrl" - Acquires information about requested URLs.
- "queues" - Acquires information about CTM queues.

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

"queueApps" - Acquires information about J2EE Application that connected to CTM queues.

For the "set" command:

"jvmSamplingTime <n>" - Sets the sampling time of statistics about Java VM to <n> sec.

If <n> is less than or equal to zero, statistics are disabled.

"webContainerSamplingTime <n>" - Sets the sampling time of statistics about Web containers to <n> sec.

If <n> is less than or equal to zero, statistics are disabled.

"tranSamplingTime <n>" - Sets the sampling time for statistics about transactions to <n> sec.

If <n> is less than or equal to zero, statistics are disabled.

"httpSvrSamplingTime <n>" - Sets the sampling time for statistics about the included HTTP server to <n> sec. [DEPRECATED].

If <n> is less than or equal to zero, statistics are disabled.

"httpSvrConnSamplingTime <n>" - Sets the sampling time for statistics about the HTTP server connector to <n> sec.

If <n> is less than or equal to zero, statistics are disabled.

"inprocHttpSvrSamplingTime <n>" - Sets the sampling time of statistics about the In-process HTTP server to <n> sec.

If <n> is less than or equal to zero, statistics are disabled.

"dataSrcFullSamplingTime <n>" - Sets the sampling time for statistics about data sources (Full JTA) to <n> sec.

If <n> is less than or equal to zero, statistics are disabled.

"resAdapterSamplingTime <n>" - Sets the sampling time for statistics about resource adapters to <n> sec.

If <n> is less than or equal to zero, statistics are disabled.

"ejbSamplingTime <n>" - Sets the sampling time for statistics about Enterprise Beans to <n> sec.

If <n> is less than or equal to zero, statistics are disabled.

"webAppSamplingTime <n>" - Sets the sampling time for statistics about

Web Applications to <n> sec.

If <n> is less than or equal to zero, statistics are disabled.

"servletSamplingTime <n>" - Sets the sampling time for statistics about Servlets to <n> sec.

If <n> is less than or equal to zero, statistics are disabled.

"reqUrlSamplingTime <n>" - Sets the sampling time for statistics about requested URLs to <n> sec.

If <n> is less than or equal to zero, statistics are disabled.

"prfTraceLevel STANDARD|DETAIL|<traceLevel>" - Sets the PRF trace level.

"allPrfTraceLevel STANDARD|DETAIL|<traceLevel>" - Sets the PRF trace level in the management domain.

For the "start" command:

"allServers" - Starts all logical servers in order.

"server" - Starts the logical server.

"app <displayName>" - Starts the J2EE application of <displayName>.

"resAdapter <displayName>" - Starts the resource adapter of <displayName>.

"resJavaBeans <displayName>" - Starts the JavaBeans resource of <displayName>.

For the "stop" command:

"allServers" - Stops all logical servers in order.

"server [graceful[:<waitTime>]]" - Stops the logical server.

"app <displayName> [force]" - Stops the J2EE application of <displayName>.

"resAdapter <displayName>" - Stops the resource adapter of <displayName>.

"resJavaBeans <displayName>" - Stops the JavaBeans resource of <displayName>.

For the "reload" command:

"userAdmin" - Reloads the settings files used by Integrated User Administration facilities.

"env" - Reloads the settings files from host at destination of connection with J2EE server and SFO server.

For the "hold" command:

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

"queue <queueName> {in[:<waitTime>] | out | force[:<waitTime>}]" - Holds the CTM queue specified by the argument.

"queues {in[:<waitTime>] | out | force[:<waitTime>}]" - Holds the CTM queues in the target specified by the argument.

"allQueues {in[:<waitTime>] | out | force[:<waitTime>}]" - Holds all CTM queues in the management domain.

For the "release" command:

"queue <queueName>" - Releases the CTM queue specified by the argument.

"queues" - Releases the CTM queues in the target specified by the argument.

"allQueues" - Releases all CTM queues in the management domain.

For the "collect" command:

"prfTrace" - Collects the PRF trace.

"allPrfTraces" - Collects the PRF trace in the Management domain.

"ctmStatistics" - Collects the CTM statistics.

"allCtmStatistics" - Collects the CTM statistics in the Management domain.

"snapshot" - Collects the snapshotlog.

For the "change" command:

"webAppThreadCtrl <webApplicationContextRoot> <maxThreads>, <exclusiveThreads>, <queueSize>" - Changes the Web application thread control group values in the target specified by the argument.

For the "check" command:

"mngsvr" - Checks whether the management server is working.

"adminAgent" - Checks whether the AdminAgent of specified host is working.

For the "dump" command:

"server [addition]" - Dumps the javacore of specified logical server.

For the "add" command:

"userserver <userServerDefinitionFile>" - Add user server.

For the "delete" command:

"userserver <logicalServerName>" - Delete user server.

--

Version **接続先 Management Server のバージョン** (management server connected)

Version **mngsvrutil のバージョン** (mngsvrutil)

説明

mngsvrutil コマンドの使用方法です。

標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を終了します。

対処

メッセージを参照して、コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS16201-E (C)

Authentication failed.

説明

認証に失敗しました。

標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を終了します。

対処

Management Server ログイン時の管理ユーザ ID またはパスワードを確認してください。

KEOS16202-E (C)

The command **指定されたサブコマンド** is unknown.

説明

サポートしていないサブコマンドです。

標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を終了します。

対処

接続先の Management Server がサポートしているサブコマンドを確認してください。

KEOS16203-E (C)

The option **指定されたオプション** is unknown.

説明

サポートしていないオプションです。

標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を終了します。

対処

接続先の Management Server がサポートしているオプションを確認してください。

KEOS16204-E (C)

The logical server **指定された論理サーバ名** is unknown.

説明

指定された論理サーバが運用管理ドメインに定義されていないか、セットアップされていないか、または起動されていません。また、特定の種別の論理サーバしか対象にできないコマンドで、対象外である種別の論理サーバが指定されている可能性もあります。

標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を終了します。

対処

次の内容を確認してください。

- 指定した論理サーバが運用管理ドメインに定義されていること。
- 定義された論理サーバが起動している、および運用管理ポータルでの運用監視機能によって起動が確認できること。
- 定義された論理サーバがセットアップされていること。
- コマンドの対象としている種別の論理サーバが指定されていること。

論理サーバ起動中にコマンドを実行した場合、または一時的に回線に負荷が掛かっている場合は、通信に失敗した可能性があります。再度、コマンドを実行してください。

KEOS16205-E (C)

No argument was specified.

説明

サブコマンドに対する引数が指定されていません。
標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を終了します。

対処

サブコマンドに対する引数を指定してください。

KEOS16206-E (C)

There are too few arguments. (**サブコマンドに指定された引数**)

説明

サブコマンドに対する引数が不足しています。
標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を終了します。

対処

サブコマンドに対する引数を確認してください。

KEOS16207-E (C)

There are too many arguments. (サブコマンドに指定された引数)

説明

サブコマンドに対する引数が多過ぎます。
標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を終了します。

対処

サブコマンドに対する引数を確認してください。

KEOS16208-E (C)

The argument **サブコマンドに指定された引数** is invalid.

説明

サブコマンドに対する引数が無効です。
標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を終了します。

対処

接続先の Management Server がサポートしているサブコマンドを確認してください。

KEOS16209-E (C)

The format **指定された出力形式** is unknown.

説明

サポートしていない出力形式です。
標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を終了します。

対処

接続先の Management Server がサポートしている出力形式を確認してください。

KEOS16210-E (C)

The value **指定された値** is invalid.

説明

数値として無効な値が入力されました。
標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を終了します。

対処

有効な数値を指定してください。

KEOS16211-E (C)

An internal error occurred.

説明

内部エラーが発生しました。
標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を終了します。

対処

監視対象ホストの Management Server のバージョンが接続先の Management Server のバージョンと同じであるか、それ以上であることを確認してください。バージョンが同じである場合は、Management Server を再起動してください。再起動してもエラーの要因が取り除かれない場合は、保守員に連絡してください。

KEOS16212-E (C)

The target logical server name was not specified.

説明

コマンドの対象となる論理サーバ名が指定されていません。
標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を終了します。

対処

-t オプションを指定するか、または mngsvrutilrc ファイルに mngsvrutil.target_name プロパティを設定してください。
コマンドの対象としているターゲット種別を指定しているか確認してください。

KEOS16213-E (C)

A request failed. (要求に失敗した原因の詳細情報)

説明

起動 / 停止要求は失敗しました。
標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を終了します。

対処

要求に失敗した原因の詳細情報を確認してください。

KEOS16214-E (C)

Setting files cannot be reloaded because the specified logical server does not use Integrated User Administration.

説明

指定された論理サーバでは統合ユーザ管理を使用していないため、コンフィグレーションファイルの再読み込みができません。

標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を終了します。

対処

論理サーバで統合ユーザ管理の機能を利用する場合は、統合ユーザ管理を設定してください。

KEOS16215-E (C)

An attempt to reload the setting file **再読み込みに失敗したファイル名** has failed.

説明

統合ユーザ管理のコンフィグレーションファイルの再読み込みに失敗しました。
標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を終了します。

対処

統合ユーザ管理で指定したパスにコンフィグレーションファイルが存在すること、
ファイルのアクセス権が正しいこと、およびファイルの内容に誤りがないことを確認してください。

KEOS16216-E (C)

A target host name was not specified.

説明

コマンドの対象となるホスト名が指定されていません。
標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を終了します。

対処

-t オプションおよび -k host オプションを指定するか、または mngsvrutilrc ファイルに mngsvrutil.target_name および mngsvrutil.target_type=host を設定してください。

KEOS16217-E (C)

The host **指定されたホスト名** is unknown.

説明

指定されたホストが運用管理ドメインに定義されていません。
標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を終了します。

対処

指定したホストが運用管理ドメインに定義されているかどうかを確認してください。

KEOS16218-I (C)

File collection succeeded. (file = **収集したファイル名**)

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

説明

ファイルを収集しました。
標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を終了します。

KEOS16219-W (C)

File collection succeeded. (file = **収集したファイル名**, details = **詳細情報**)

説明

ファイルを収集しましたが、エラーが発生しています。
標準出力にメッセージを表示して、処理を終了します。

対処

必要があれば、詳細情報に従ってエラーの要因を取り除き、再度実行してください。

KEOS16220-E (C)

File collection has failed. (details = **詳細情報**)

説明

ファイルの収集に失敗しました。
標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を終了します。

対処

詳細情報に従ってエラーの要因を取り除き、再度実行してください。

KEOS16221-W (C)

Setup succeeded. (details = **詳細情報**)

説明

設定に成功しましたが、エラーが発生しています。
標準出力にメッセージを表示して、処理を終了します。

対処

必要があれば、詳細情報に従ってエラーの要因を取り除き、再度実行してください。

KEOS16222-E (C)

Setup failed. (details = **詳細情報**)

説明

設定に失敗しました。
標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を終了します。

対処

詳細情報に従ってエラーの要因を取り除き、再度実行してください。

KEOS16223-E (C)

The specified logical server **引数に指定された論理サーバ** is not J2EE.

説明

指定された論理サーバは J2EE サーバではありません。
標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を終了します。

対処

⌘ オプションに J2EE サーバまたは J2EE サーバクラスタを指定して、再度実行してください。

KEOS16224-E (C)

The J2EE application **引数に指定された J2EE アプリケーション** is not registered.

説明

指定された J2EE アプリケーションは登録されていません。
標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を終了します。

対処

引数に登録されている J2EE アプリケーションを指定して、再度実行してください。

KEOS16225-E (C)

The resource adapter **引数に指定されたリソースアダプタ** is not registered.

説明

指定されたリソースアダプタは登録されていません。
標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を終了します。

対処

引数に登録されているリソースアダプタを指定して、再度実行してください。

KEOS16226-E (C)

実行中の機能名 is running.

説明

ほかの操作が実行中のため、実行できません。
標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を終了します。

対処

しばらくしてから、再度実行してください。

KEOS16227-E (C)

A CTM queue operation has failed. (details = **詳細情報**)

説明

CTM のキューの操作に失敗しました。

標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を終了します。

対処

詳細情報に従ってエラーの要因を取り除き、再度実行してください。

KEOS16228-E (C)

The number of simultaneous execution threads is not specified in this Web application.

説明

同時実行スレッド数が Web アプリケーションに設定されていないため、実行できません。

処理を終了します。

対処

同時実行スレッド数を設定後、アプリケーションを再デプロイしてから、再度実行してください。

KEOS16229-E (C)

The simultaneous execution thread control function cannot be used when `webserver.container.thread_control.enabled=false`.

説明

同時実行スレッド数制御機能が有効でないため、実行できません。

処理を終了します。

対処

同時実行スレッド数制御機能を有効にしてから、再実行してください。

KEOS16230-E (C)

Web アプリケーションのコンテキストルート was not found.

説明

Web アプリケーションのコンテキストルートが見つかりません。

処理を終了します。

対処

Web アプリケーションのコンテキストルートを確認してから、再実行してください。

KEOS16231-E (C)

The maximum number of threads must be greater than the number of exclusive threads. (maximum number of threads = **最大スレッド数**, number of exclusive threads = **占有スレッド数**)

説明

最大スレッド数が、占有スレッド数よりも小さい値で設定されています。
処理を終了します。

対処

最大スレッド数が占有スレッド数以上の値になるように指定してから、再実行してください。

KEOS16232-E (C)

The maximum number of threads is greater than the maximum number of simultaneously executable Web container threads. (maximum number of threads = **最大スレッド数**, maximum number of Web container threads = **Web コンテナ単位の最大スレッド数**)

説明

最大スレッド数が、Web コンテナ単位の最大同時実行スレッド数よりも大きい値で設定されています。
処理を終了します。

対処

最大スレッド数が Web コンテナ単位の最大同時実行スレッド数以下の値になるように指定してから、再実行してください。

KEOS16233-E (C)

The thread control is the Call condition error.(**引数に指定された動的変更値**)

説明

設定変更が失敗しました。呼び出し条件エラーです。
標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を終了します。

対処

呼び出し条件を見直してください。

KEOS16234-E (C)

The thread control is the Setup value range error.(**引数に指定された動的変更値**)

説明

設定変更が失敗しました。設定値範囲エラーです。
標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を終了します。

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

対処

設定値の範囲を見直してください。

KEOS16235-E (C)

The thread control is the Setup value validity error.(**引数に指定された動的変更値**)

説明

設定変更が失敗しました。設定値妥当性エラーです。
標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を終了します。

対処

設定値の妥当性を見直してください。

KEOS16239-E (C)

The operation which was not supported was required.

説明

サポートしていない操作が要求されました。
標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を終了します。

対処

操作対象のサーバが稼働しているホストの Cosminexus Management Server のバージョンが、接続している Cosminexus Management Server のバージョンと同じか、それ以上であることを確認してください。

KEOS16240-E (C)

The J2EE Server cannot be accessed.

説明

J2EE サーバにアクセスできません。
標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を終了します。

対処

操作対象の J2EE サーバが稼働中であり、運用監視を実施する設定になっているか確認してください。

KEOS16241-E (C)

A command failed on the agent.

説明

運用管理エージェントでコマンドのエラーが発生しました。
標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を終了します。

対処

Management Server のログを参照して障害を取り除き、再度実行してください。
J2EE サーバまたは SFO サーバの core 出力を行った場合、出力情報量が多いとタイムアウトが発生することがあります。この場合、本メッセージを出力しコマンドは終了しますが、core 出力処理は完了するまで継続されていますので、少し時間をおいて core ファイルが出力されていないか確認してください。

KEOS16242-E (C)

The specified logical server aa....aa is not running.

説明

論理サーバが稼働していません。
標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を終了します。

対処

論理サーバを稼働させ、再度実行してください。

KEOS16243-E (C)

必要なパッケージ is not installed.

説明

必要なパッケージがインストールされていません。標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を終了します。

対処

必要なパッケージをインストール後、再度実行してください。

KEOS16244-E (C)

The specified Java Beans resource **引数に指定された JavaBeans リソース** is not registered.

説明

指定された JavaBeans リソースは登録されていません。標準エラー出力にメッセージを表示し、処理を終了します。

対処

引数に登録されている JavaBeans リソースを指定し、再実行してください。

KEOS16245-E (C)

The definition file is invalid. file name = **ファイル名** line number = **行番号** column number = **列番号**
details = **詳細情報**

説明

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

xml ファイルの解析に失敗しました。標準エラー出力にメッセージを表示し、処理を終了します。

対処

引数に指定した xml ファイルを確認し、再実行してください。

KEOS16246-E (C)

An attempt to add a logical server has failed. (details= **詳細情報**)

説明

論理サーバの追加に失敗しました。標準エラー出力にメッセージを表示し、処理を終了します。

対処

引数に指定した xml ファイルを確認し、再実行してください。

KEOS16247-E (C)

A parser error occurred. (details = **詳細情報**)

説明

解析エラーが発生しました。標準エラー出力にメッセージを表示し、処理を終了します。

対処

保守員に連絡してください。

KEOS16248-E (C)

An existing logical server name **指定された論理サーバ名** was specified.

説明

論理サーバの追加に失敗しました。
既存の論理サーバ名が指定されました。標準エラー出力にメッセージを表示し、処理を終了します。

対処

論理サーバ名を確認し、再実行してください。

KEOS16249-E (C)

Nonexistent host name **指定されたホスト名** was specified.

説明

論理サーバの追加に失敗しました。
存在しないホスト名が指定されました。標準エラー出力にメッセージを表示し、処

理を終了します。

対処

ホスト名を確認し、再実行してください。

KEOS16250-E (C)

An attempt to delete a logical server failed because a nonexistent logical server name **指定された論理サーバ名** was specified.

説明

論理サーバの削除に失敗しました。

存在しない論理サーバ名が指定されました。標準エラー出力にメッセージを表示し、処理を終了します。

対処

論理サーバ名を確認し、再実行してください。

KEOS16251-E (C)

An attempt to delete a logical server failed because a specified logical server name **指定された論理サーバ名** is not among the logical user servers.

説明

論理サーバの削除に失敗しました。

論理ユーザサーバでない論理サーバ名が指定されました。標準エラー出力にメッセージを表示し、処理を終了します。

対処

論理サーバ名を確認し、再実行してください。

KEOS16252-E (C)

A connection to an external server cannot be established using **Cosminexus の製品名**

説明

この製品では外部のサーバへ接続できません。標準エラー出力にメッセージを表示し、処理を終了します。

対処

コマンドの引数に指定した Management Server のホスト名を確認してください。

KEOS16253-E (C)

An internal error occurred in the common library.(details = [詳細情報](#))

説明

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

common library で内部エラーが発生しました。再起動および再インストールしても解決しない場合は、保守員に連絡してください。

対処

再起動および再インストールしても解決しない場合は、保守員に連絡してください。

KEOS16254-E (C)

An attempt to add a logical server failed because the start command is not specified.

説明

論理サーバの追加に失敗しました。

start コマンドが指定されていません。標準エラー出力にメッセージを表示し、処理を終了します。

対処

start コマンドを追加し、再実行してください。

KEOS16255-E (C)

An attempt to add a logical server failed because the getProcessID command cannot be specified for a direct startup.

説明

論理サーバの追加に失敗しました。

直接起動の場合 getProcessID コマンドは指定できません。標準エラー出力にメッセージを表示し、処理を終了します。

対処

getProcessID コマンドを削除し、再実行してください。

KEOS16256-E (C)

An attempt to add a logical server failed because the getProcessID command is not specified.

説明

論理サーバの追加に失敗しました。

getProcessID コマンドが指定されていません。標準エラー出力にメッセージを表示し、処理を終了します。

対処

getProcessID コマンドを追加し、再実行してください。

KEOS16257-E (C)

The host aa....aa cannot be converted to an IP address.

aa....aa : ホスト名

説明

ホスト名が IP アドレスに変換できません。標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を終了します。

対処

getProcessID コマンドを追加して、再実行してください。

KEOS17000-E (C)

Memory became insufficient.

説明

メモリの確保ができませんでした。

処理を停止します。

メモリが不足している可能性があります。

また、HP-UX の場合、SHLIB_PATH に無効なマルチバイト文字が含まれている可能性があります。

対処

処理を実行したホストの管理者に連絡して、メモリ不足を解消してください。

HP-UX の場合は、SHLIB_PATH の確認をしてください。

KEOS17001-E (C)

Java VM was not found.

説明

JavaVM をロードできませんでした。

処理を停止します。

動作環境が破損している可能性があります。

対処

再起動および再インストールしても解決しない場合は、保守員に連絡してください。

KEOS17002-E (C)

Java VM could not start.

説明

JavaVM を起動できませんでした。

処理を停止します。

動作環境が破損している可能性があります。

対処

再起動および再インストールしても解決しない場合は、保守員に連絡してください。

KEOS17003-E (C)

The specified class was not found: **クラス名**

説明

クラス名に示されたクラスが見つかりませんでした。
処理を停止します。
動作環境が破損している可能性があります。

対処

再起動および再インストールしても解決しない場合は、保守員に連絡してください。

KEOS17004-E (C)

The specified method was not found: **クラス名 . メソッド名**

説明

クラス名 . メソッド名に示されたメソッドが見つかりませんでした。
処理を停止します。
動作環境が破損している可能性があります。

対処

再起動および再インストールしても解決しない場合は、保守員に連絡してください。

KEOS17005-E (C)

Cosminexus was not properly installed.

説明

Cosminexus の環境情報を取得できませんでした。
処理を停止します。
動作環境が破損している可能性があります。

対処

再起動および再インストールしても解決しない場合は、保守員に連絡してください。

KEOS17006-E (C)

An internal error occurred.

説明

内部エラーが発生しました。
処理を停止します。
動作環境が破損している可能性があります。

対処

再起動および再インストールしても解決しない場合は、保守員に連絡してください。

KEOS18001-E (W)

必要な項目が指定されていません。

説明

必要な項目が指定されていません。
操作を行いません。

対処

必要な項目を指定してください。

KEOS18002-E (W)

J2EE アプリケーションが選択されていません。

説明

J2EE アプリケーションが選択されていない、またはすでに登録解除された可能性があります。
操作を行いません。

対処

操作を実施する項目を選択してください。

KEOS18003-E (W)

不正なリクエストです。

説明

不正なリクエストです。
操作を行いません。

対処

正しい手順で実行してください。

KEOS18101-E (W)

J2EE アプリケーションファイルは既に登録済みです。J2EE アプリケーションファイル = **指定された J2EE アプリケーションファイル**

説明

指定された J2EE アプリケーションファイルはすでに Management Server に登録されています。
J2EE アプリケーションを登録しません。

対処

同一 J2EE アプリケーションファイルの登録、または同一時刻での登録はできません。

KEOS18102-E (W)

J2EE アプリケーションは登録されていません。

説明

J2EE アプリケーションは登録されていません。
操作を行いません。

対処

登録された J2EE アプリケーションに対して操作を実行してください。

KEOS18103-E (W)

ファイルが存在しません。ファイル = **指定されたファイル**

説明

指定されたファイルは存在しません。
操作を行いません。

対処

指定したファイルの存在を確認してください。

KEOS18104-E (W)

ファイルの内容が不正です。ファイル = **指定されたファイル**

説明

指定されたファイルの内容が正しくありません。
操作を行いません。

対処

指定したファイルの内容を確認してください。

KEOS18105-E (W)

J2EE アプリケーションの登録に失敗しました。ファイル = **指定されたファイル** , 詳細情報 = **詳細情報**

説明

詳細情報に出力された要因によって、J2EE アプリケーションの登録に失敗しました。
操作を行いません。

対処

詳細情報を参照して、エラーの要因を取り除いてください。
詳細情報が nnnn (n は数字) で始まるメッセージについては、マニュアル
「Cosminexus メッセージ 1 KAWS / KDAL / KDJE 編」の作業ディレクトリ

移行およびインポートでエラーが発生したときのメッセージに関する説明を参照して、対処してください。

KEOS18106-E (W)

絶対パスで指定してください。ファイル = **指定されたファイル**

説明

絶対パスで指定する必要があります。
操作を行いません。

対処

Management Server が稼働するホストの絶対パスでファイルを指定してください。

KEOS18107-E (W)

「**実行中の機能名**」が実行中です。

説明

ほかの操作が実行中のため、実行できません。
操作を行いません。

対処

ほかの操作が終了してから、実行してください。

KEOS18108-E (W)

指定された J2EE アプリケーションは登録されていません。

説明

指定された J2EE アプリケーションは登録されていません。
操作を行いません。
指定した J2EE アプリケーションは登録解除された可能性があります。

対処

運用管理ポータルから論理サーバのアプリケーション管理を選択し直して、該当する J2EE アプリケーションが登録されているか確認してください。

KEOS18109-E (W)

登録ディレクトリの指定が不正です。

説明

登録ディレクトリの指定が不正です。
操作を行いません。

登録ディレクトリには、Management Server が稼働するホストの絶対パスを指定す

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

る必要があります。この指定は省略できません。

対処

登録ディレクトリを正しく指定してください。

KEOS18110-E (W)

J2EE アプリケーション名は既に登録済みです。

説明

指定された J2EE アプリケーション名はすでに Management Server に登録されています。J2EE アプリケーションの登録を行いません。

対処

同一 J2EE アプリケーション名の登録はできません。

KEOS18201-E (W)

J2EE アプリケーションが存在しません。

説明

該当サーバに、指定した J2EE アプリケーションのインポート履歴が存在しません。操作を行いません。

J2EE クラスタで、J2EE アプリケーションのインポートを実施後、クラスタに要素を追加したことがエラーの要因として考えられます。

対処

J2EE クラスタに再度 J2EE アプリケーションのインポートを実施し、すべてのクラスタ要素に J2EE アプリケーションがインポートされたことを確認してから実行してください。

KEOS18202-E (W)

J2EE サーバにアクセスできません。

説明

J2EE サーバにアクセスできません。

対処

該当 J2EE サーバが稼働中で、運用監視を実施する設定になっているかどうかを確認してください。

KEOS18300-I (W / F)

J2EE アプリケーションを登録しました。アプリケーション名 = **アプリケーション名** , 登録時刻 = **登録時刻** , 説明 = **説明**

説明

J2EE アプリケーションを登録しました。
操作を終了します。

KEOS18301-I (W / F)

J2EE アプリケーションの登録解除を実施しました。成功 =[**操作成功した J2EE アプリケーション表示名 : 登録時刻**] , 失敗 =[**操作失敗した J2EE アプリケーション表示名 : 登録時刻**]

説明

J2EE アプリケーションの登録解除を実施しました。
操作を終了します。
失敗した J2EE アプリケーションについては、次の内容が考えられます。

- 論理 J2EE サーバにインポートされています。
- 操作実行中です。
- すでに登録解除されています。

KEOS18302-I (W)

J2EE アプリケーションの登録情報変更を実施しました。成功 =[**操作成功した J2EE アプリケーション表示名 : 登録時刻**]

説明

J2EE アプリケーションの登録情報変更を実施しました。
操作を終了します。

KEOS18404-I (W / F)

対象論理 J2EE サーバ名への操作を開始します。操作 = **操作名称** , 名称 = **対象名称**

説明

論理 J2EE サーバへの操作を開始します。

KEOS18405-I (W / F)

対象論理 J2EE サーバ名への操作を終了します。操作 = **操作名称** , 名称 = **対象名称**

説明

論理 J2EE サーバへの操作を終了しました。

対処

構成要素である J2EE サーバのうち、一つでも操作失敗している場合は、エラーの要因を取り除いたあとに操作を再度実行してください。

KEOS18406-I (W / F)

操作に成功しました。J2EE サーバ名 = **対象 J2EE サーバ名** , 操作 = **操作名称** , 名称 = **対象名称**

説明

操作に成功しました。
対象 J2EE サーバへの操作を終了します。

KEOS18407-E (W / F)

運用管理エージェントに接続できません。ホスト名 = **対象ホスト名** , J2EE サーバ名 = **対象 J2EE サーバ名** , 操作 = **操作名称** , 名称 = **対象名称**

説明

運用管理エージェントに接続できないため、操作に失敗しました。
操作を終了します。

対処

次の内容を確認して、再度実行してください。

- 該当 J2EE サーバの稼働ホストで、運用管理エージェントが起動しているか。
- 起動している運用管理エージェントのポート番号と、構成定義でホストに定義した運用管理エージェントのポート番号は一致しているか。
- 構成定義で定義したホストと通信が可能であるか。
- 運用管理エージェントのプロパティで、アクセスしている Cosminexus Management Server の稼働ホストは接続許可されているか。
- Management Server と運用管理エージェントの Cosminexus のバージョンが一致しているか。
- Management Server と運用管理エージェントの Cosminexus のエディションが異なる場合、接続可能なエディション関係か。

KEOS18408-E (W / F)

リモートホストでコマンドが失敗しました。ホスト名 = **対象ホスト名** , J2EE サーバ名 = **対象 J2EE サーバ名** , 操作 = **操作名称** , 名称 = **対象名称**

説明

リモートホストでコマンドが失敗したため、操作に失敗しました。
操作を終了します。

対処

次の内容を確認して、再度実行してください。

1. アプリケーションの更新インポート、世代回復、削除の場合
該当 J2EE アプリケーションは停止しているかどうか。
2. アプリケーションの開始 / 停止の場合
該当 J2EE アプリケーションは停止 / 稼働しているかどうか。
3. アプリケーションの新規インポート、データソース / リソースアダプタインポートの場合
同一の表示名を持つアプリケーションまたはデータソース / リソースアダプタがすでにインポートされていないかどうか。
4. リソースアダプタの開始 / 停止の場合
 - ・ 該当リソースアダプタは停止 / 稼働しているかどうか。
 - ・ 停止しようとしたリソースアダプタを使用する J2EE アプリケーションはすべて停止しているかどうか。
5. データソースの削除の場合
該当データソースを使用する J2EE アプリケーションはすべて停止しているかどうか。
6. リソースアダプタの削除の場合
 - ・ 該当リソースアダプタは停止しているかどうか。
 - ・ 稼働しているリソースアダプタを停止してから J2EE サーバを再起動したかどうか。

注 稼働しているリソースアダプタを削除するには、リソースアダプタを停止したあと、J2EE サーバを再起動しておく必要があります。

上記によってエラーの要因が取り除かれない場合は、該当 J2EE サーバが稼働するホスト上の次のログファイルを参照して、対処してください。

なお、ログファイルは、サーバ管理コマンド用システムプロパティファイル (usrconf.properties) の ejbserver.cui.logfile.compatible キーの値によって、参照するログファイルが異なります。なお、サーバ管理コマンド用システムプロパティファイルは、<Cosminexus のインストールディレクトリ>/CC/admin/usrconf/ (UNIX の場合) または <Cosminexus のインストールディレクトリ>¥CC¥admin¥usrconf¥ (Windows の場合) に格納されています。参照するログファイルを次に示します。

ejbserver.cui.logfile.compatible プロパティの値が false の場合

<Cosminexus のインストールディレクトリ>/CC/admin/logs/cjmessage?.log¹ (UNIX の場合) または <Cosminexus のインストールディレクトリ>¥CC¥admin¥logs¥cjmessage?.log¹ (Windows の場合)

ejbserver.cui.logfile.compatible プロパティの値が true の場合

アプリケーションやリソースの操作によってログファイルが異なります。

- ・ アプリケーションの新規インポート
<Cosminexus のインストールディレクトリ>/CC/admin/logs/cjimportappmessage?.log¹ (UNIX の場合) または <Cosminexus のイン

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

- ストールディレクトリ >¥CC¥admin¥logs¥cjimportappmessage?.log¹
(Windows の場合)
- アプリケーションの更新インポート, 世代回復
<Cosminexus のインストールディレクトリ >/CC/admin/logs/
cjdeleteappmessage?.log¹ (UNIX の場合) または <Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥admin¥logs¥cjdeleteappmessage?.log¹
(Windows の場合)
<Cosminexus のインストールディレクトリ >/CC/admin/logs/
cjimportappmessage?.log¹ (UNIX の場合) または <Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥admin¥logs¥cjimportappmessage?.log¹
(Windows の場合)
- アプリケーションの削除
<Cosminexus のインストールディレクトリ >/CC/admin/logs/
cjdeleteappmessage?.log¹ (UNIX の場合) または <Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥admin¥logs¥cjdeleteappmessage?.log¹
(Windows の場合)
- アプリケーションの開始
<Cosminexus のインストールディレクトリ >/CC/admin/logs/
cjstartappmessage?.log¹ (UNIX の場合) または <Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥admin¥logs¥cjstartappmessage?.log¹
(Windows の場合)
- アプリケーションの停止
<Cosminexus のインストールディレクトリ >/CC/admin/logs/
cjstopappmessage?.log¹ (UNIX の場合) または <Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥admin¥logs¥cjstopappmessage?.log¹
(Windows の場合)
- データソースのインポート
<Cosminexus のインストールディレクトリ >/CC/admin/logs/
cjimportresmessage?.log¹ (UNIX の場合) または <Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥admin¥logs¥cjimportresmessage?.log¹
(Windows の場合)
<Cosminexus のインストールディレクトリ >/CC/admin/logs/
cjsetrespropmessage?.log¹ (UNIX の場合) または <Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥admin¥logs¥cjsetrespropmessage?.log¹
(Windows の場合)
- データソースの削除
<Cosminexus のインストールディレクトリ >/CC/admin/logs/
cjdeleteresmessage?.log¹ (UNIX の場合) または <Cosminexus のインストール

- トールディレクトリ >¥CC¥admin¥logs¥cjdeleteresmessage?.log¹
 (Windows の場合)
- リソースアダプタのインポート
 <Cosminexus のインストールディレクトリ >/CC/admin/logs/
 cjimportresmessage?.log¹ (UNIX の場合) または <Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥admin¥logs¥cjimportresmessage?.log¹
 (Windows の場合)
 <Cosminexus のインストールディレクトリ >/CC/admin/logs/
 cjsetrespropmessage?.log¹ (UNIX の場合) または <Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥admin¥logs¥cjsetrespropmessage?.log¹
 (Windows の場合)
 <Cosminexus のインストールディレクトリ >/CC/admin/logs/
 cjdeployrarmessage?.log¹ (UNIX の場合) または <Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥admin¥logs¥cjdeployrarmessage?.log¹
 (Windows の場合)²
 - リソースアダプタの削除
 <Cosminexus のインストールディレクトリ >/CC/admin/logs/
 cjundeployrarmessage?.log¹ (UNIX の場合) または <Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥admin¥logs¥cjundeployrarmessage?.log¹
 (Windows の場合)
 <Cosminexus のインストールディレクトリ >/CC/admin/logs/
 cjdeleteresmessage?.log¹ (UNIX の場合) または <Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥admin¥logs¥cjdeleteresmessage?.log¹
 (Windows の場合)
 - リソースアダプタの開始
 <Cosminexus のインストールディレクトリ >/CC/admin/logs/
 cjstartrarmessage?.log¹ (UNIX の場合) または <Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥admin¥logs¥cjstartrarmessage?.log¹
 (Windows の場合)
 - リソースアダプタの停止
 <Cosminexus インストールディレクトリ >/CC/admin/logs/
 cjstoprarmessage?.log¹ (UNIX の場合) または <Cosminexus インストールディレクトリ >¥CC¥admin¥logs¥cjstoprarmessage?.log¹ (Windows の場合)

注 1 「?」はログの面数を示します。

注 2 該当ログファイルに「KDJE37366-E」が出力されている場合は、リソースアダプタがデプロイされたままとなっています。J2EE サーバを再起動して、サー

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

バ管理コマンドを使用してアンデプロイしてください。
ログファイルの詳細については、マニュアル「Cosminexus システム運用ガイド」
を参照してください。

KEOS18409-E (W)

指定された J2EE アプリケーションと同一の表示名であるアプリケーションが既にインポートされています。J2EE サーバ名 = **対象 J2EE サーバ名** , J2EE アプリケーション = **指定された J2EE アプリケーション**

説明

指定された J2EE アプリケーションと同一の表示名であるアプリケーションがすでにインポートされています。
インポートを中止します。

対処

操作を再度実行してください。

KEOS18410-E (W / F)

データソースの操作に失敗しました。ホスト名 = **対象ホスト名** , J2EE サーバ名 = **対象 J2EE サーバ名** , 操作 = **操作名称** , 名称 = **対象名称**

説明

データソース属性ファイルのセットに失敗して、不十分なデータソースがインポートされたままの可能性がありま
操作を終了します。

対処

次のことを実施してください。

Cosminexus Component Container のサーバ管理コマンドを使用して、該当 J2EE サーバにインポートを試みたデータソースが存在している場合は、削除してください。

- データソース属性ファイルのセットに失敗した場合は、該当 J2EE サーバが稼働するホスト上の次のログファイルを参照してエラーの要因を取り除き、操作を再度実行してください。

<Cosminexus のインストールディレクトリ >/CC/admin/logs/

cjsetrespropmessage?.log (UNIX の場合) または <Cosminexus のインストールディレクトリ >%CC%\admin¥logs¥cjsetrespropmessage?.log (Windows の場合)

注 「？」はログの面数を示します。

ログファイルの詳細については、マニュアル「Cosminexus システム運用ガイド」を参照してください。

KEOS18411-E (W)

インポート履歴が存在しません。J2EE サーバ名 = **対象 J2EE サーバ名** , J2EE アプリケーション = **対象 J2EE アプリケーション**

説明

インポート履歴が存在しません。
対象 J2EE サーバへの操作を終了します。

対処

操作を再度実行してください。

KEOS18412-E (W / F)

操作に失敗しました。J2EE サーバ名 = **対象 J2EE サーバ名** , 操作 = **操作名称** , 名称 = **対象名称** , 詳細情報 = **詳細情報**

説明

操作に失敗しました。
対象 J2EE サーバへの操作を終了します。

対処

詳細情報を確認してエラーの要因を取り除き、再度実行してください。

予期しない例外が発生した場合は、次の内容を確認してください。

1. 前提となる製品が適切にインストールされているかどうか。
2. 1. が適切である場合、該当 J2EE サーバが稼働するホストの運用管理エージェントが稼働しているかどうか。
3. 2. が適切である場合、Management Server が管理するインポート履歴と、該当 J2EE サーバへの J2EE リソースまたは J2EE アプリケーションのインポート状況が同期しているかどうか。
同期していない場合、Cosminexus Component Container のサーバ管理コマンドで同期を取る必要があります。サーバ管理コマンドの使用方法については、マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。

確認したあと、再操作、再起動してもエラーの要因が取り除かれない場合は、保守員に連絡してください。

KEOS18413-E (W)

一つ前のバージョンが登録されていません。

説明

操作に失敗しました。
世代回復操作を終了します。

対処

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

一つ前のバージョンが登録解除されているため、世代回復操作はできません。

KEOS18500-E (W)

予期しない例外が発生しました。詳細情報 = **例外情報**

説明

詳細情報に表示された予期しない現象が発生しました。
操作を行いません。

対処

再操作、再起動および再インストールしても解決しない場合は、保守員に連絡してください。

KEOS18501-W (F)

設定ファイルの読み込みに失敗しました。ファイル = **設定ファイル**

説明

設定ファイルの読み込みに失敗しました。
設定ファイルを読み込めません。

対処

設定ファイルを確認してください。

KEOS18502-E (W)

予期しない例外が発生しました。

説明

予期しない現象が発生しました。
操作を行いません。

対処

再操作、再起動および再インストールしても解決しない場合は、保守員に連絡してください。

KEOS18503-E (W)

J2EE サーバが存在しません。

説明

論理 J2EE サーバが運用管理ドメインから削除されたか、J2EE クラスタに J2EE
サーバが定義されていません。
操作を行いません。

対処

構成定義の内容を確認して、再度実行してください。

KEOS18504-E (W)

データソースが存在しません。

説明

該当サーバに、指定したデータソースのインポート履歴が存在しません。
操作を行いません。

J2EE クラスタで、データソースのインポートを実施後、クラスタに要素を追加したことがエラーの要因として考えられます。

対処

J2EE クラスタに再度データソースのインポートを実施し、すべてのクラスタ要素にデータソースがインポートされたことを確認してから実行してください。

KEOS18505-E (W)

リソースアダプタが存在しません。

説明

該当サーバに、指定したリソースアダプタのインポート履歴が存在しません。
操作を行いません。

J2EE クラスタで、リソースアダプタのインポートを実施後、クラスタに要素を追加したことがエラーの要因として考えられます。

対処

J2EE クラスタに再度リソースアダプタのインポートを実施し、すべてのクラスタ要素にリソースアダプタがインポートされたことを確認してから実行してください。

KEOS18506-E (W)

アプリケーション名が不正です。名称 = **アプリケーション名** , ファイル = **ファイル名**

説明

指定した J2EE アプリケーションファイル中に定義されたアプリケーション名に、不正な文字が含まれています。

操作を行いません。

対処

J2EE アプリケーションファイルの内容を確認してください。

KEOS18507-E (W)

リソース名が不正です。名称 = **リソース名** , ファイル = **ファイル名**

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

説明

指定したファイル中に定義されたリソース名に、不正な文字が含まれています。
操作を行いません。

対処

ファイルの内容を確認してください。

KEOS18601-E (W / F)

フィルタ定義が不正です。詳細情報 = **詳細情報**

説明

定義したフィルタに文法上の誤りがあります。
操作を行いません。

対処

フィルタの定義内容を見直して訂正したあと、再度実行してください。

KEOS19000-E (W)

パラメタ名が指定されていません。

説明

必須パラメタが定義されていません。
更新処理を中断します。

対処

必須パラメタを入力したあと、再度実行してください。

KEOS19001-E (W)

パラメタ名の値が選択されていません。

説明

表示されている値を選択してください。
更新処理を中断します。

対処

必要な値を選択したあと、再度実行してください。

KEOS19002-E (W)

パラメタ名に指定された値が長すぎます。許している長さ = **許している長さ** 指定された値の長さ = **指定された値の長さ**

説明

パラメタが長過ぎます。

更新処理を中断します。

対処

値の長さを訂正したあと、再度実行してください。

KEOS19003-E (W)

パラメタ名に入力された値の形式に誤りがあります。入力された値 = **入力された値**

説明

値の形式が不正です。

更新処理を中断します。

対処

値のフォーマットを適切に訂正したあと、再度実行してください。

KEOS19004-E (W)

パラメタ名に入力された値は重複しています。入力された値 = **入力された値**

説明

パラメタの値が重複しています。

更新処理を中断します。

対処

必要な値を入力または選択したあと、再度実行してください。

KEOS19005-E (W)

ハンドラクラス名クラスには、ハンドラ名称を指定できません。

説明

指定されたハンドラクラスにはハンドラ名称を指定できません。

更新処理を中断します。

対処

ハンドラ名称を指定しないで、再度実行してください。

KEOS19100-E (W / F)

運用管理エージェントと接続ができませんでした。論理サーバの種類 = **論理サーバの種類** 論理サーバ名 = **論理サーバ名 (表示名)**

説明

運用管理エージェントの接続に失敗しました。

設定ファイルの配布処理を中断します。

対処

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

次の内容を確認して問題を対処したあと、再度実行してください。

- 該当論理サーバの稼働ホストで運用管理エージェントが起動しているか。
- Managemnet Server の構成定義で定義した運用管理エージェントのポート番号は、論理サーバの稼働ホストで稼働している運用管理エージェントと同じポート番号か。
- Managemnet Server の構成定義で定義しているホスト名に問題はないか（ping コマンドなどで正しく通信ができているか）。
- 運用管理エージェントのプロパティ（adminagent.properties）に adminagent.adapter.allowedHosts を指定している場合、アクセスしている Management Server のホストは許可されているか。
- Management Server と運用管理エージェントの Cosminexus のバージョンが一致しているか。
- Management Server と運用管理エージェントの Cosminexus のエディションが異なる場合、接続可能なエディション関係か。

KEOS19101-E (W / F)

設定ファイルの配布に失敗しました。論理サーバに対応するサーバが存在しません。論理サーバの種類 = **論理サーバの種類** 論理サーバ名 = **論理サーバ名 (表示名)**

説明

論理サーバが存在しないため、設定ファイルの配布に失敗しました。

設定ファイルの配布処理を中断します。

論理サーバを稼働させるホストで、前提とする製品がインストールされていないか、サーバが作成されていません（J2EE サーバの場合、構成定義機能で作成しておく必要があります）。または、動作環境が破損しているおそれがあります。

対処

前提とする製品を確認してください。前提製品に問題がない場合は、再起動および再インストールをしてください。

上記の対処で解決しない場合は、保守員に連絡してください。

KEOS19102-E (W / F)

設定ファイルの配布に失敗しました。論理サーバの種類 = **論理サーバの種類** 論理サーバ名 = **論理サーバ名 (表示名)** 詳細情報 = **詳細情報**

説明

必要な製品がインストールされていないか、メモリ不足またはファイルの書き込みに失敗したため、論理サーバを稼働させるホストでファイルの作成に失敗しました。設定ファイルの配布処理を中断します。

対処

必要な製品がインストールされているかどうか確認してください。問題ない場合は、

詳細情報を参照してエラーを解決したあと、再度実行してください。

KEOS19103-E (W / F)

設定ファイルの読み込みに失敗しました。論理サーバに対応するサーバが存在しません。

説明

論理サーバが存在しないため、設定ファイルの読み込みに失敗しました。

設定ファイルの読み込み処理を中断します。

論理サーバを稼働させるホストで、前提とする製品がインストールされていないか、サーバの作成がされていません (J2EE サーバの場合、構成定義機能で作成しておく必要があります)。または、動作環境が破損している可能性があります。

対処

前提とする製品を確認してください。前提製品に問題がない場合は、再起動および再インストールをしてください。

上記の対処で解決しない場合は、保守員に連絡してください。

KEOS19104-E (W / F)

設定ファイルの読み込みに失敗しました。詳細情報 = [詳細情報](#)

説明

メモリ不足またはファイルの書き込みに失敗したため、論理サーバが稼働するホストでファイルの読み込みに失敗しました。

設定ファイルの読み込み処理を中断します。

対処

詳細情報を参照してエラーの要因を取り除き、再度実行してください。

KEOS19105-Q (W)

論理サーバ名サーバの設定を読み込みます。よろしいですか？

説明

表示している論理サーバの設定を読み込みます。

[はい] ボタンまたは [いいえ] ボタンを表示します。

対処

該当論理サーバの環境設定の情報を上書きする場合は、[はい] ボタンを選択してください。[いいえ] ボタンを選択した場合は、元の画面に戻ります。

KEOS19106-Q (W)

接続先ホストからサーバの設定を読み込みます。よろしいですか？

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

説明

論理サーバが稼働しているホストのサーバから設定ファイルを読み込みます。
[はい] ボタンまたは [いいえ] ボタンを表示します。

対処

該当論理サーバの環境設定の情報を上書きする場合は、[はい] ボタンを選択してください。[いいえ] ボタンを選択した場合は、元の画面に戻ります。

KEOS19107-I (W / F)

設定の反映を完了しました。論理サーバの種類 = **論理サーバの種類** 論理サーバ名 = **論理サーバ名 (表示名)**

説明

論理サーバが稼働しているホストのサーバから設定ファイルを更新しました。

KEOS19108-E (W / F)

セットアップに失敗しました。論理サーバの種類 = **論理サーバの種類** 論理サーバ名 = **論理サーバ名 (表示名)** 詳細情報 = **詳細情報**

説明

セットアップ処理に失敗しました。セットアップ処理を終了します。

対処

論理サーバを稼働させるホストで、前提とする製品が正しくインストールされているかどうかを確認してください。
上記の対処で解決しない場合は、保守員に連絡してください。

KEOS19109-I (W / F)

セットアップを完了しました。論理サーバの種類 = **論理サーバの種類** 論理サーバ名 = **論理サーバ名 (表示名)**

説明

セットアップ処理を完了しました。

KEOS19110-E (W / F)

運用管理エージェントとの通信に失敗しました。論理サーバの種類 = **論理サーバの種類** 論理サーバ名 = **論理サーバ名 (表示名)**

説明

運用管理エージェントとの通信に失敗したため、セットアップに失敗しました。
セットアップ処理を終了します。

対処

論理サーバを稼働させるホストで、運用管理エージェントが起動されているかどうかを確認して、再度実行してください。

起動済みであれば次の内容を確認してください。

- Management Server と運用管理エージェントの Cosminexus のバージョンが一致しているか。
- Management Server と運用管理エージェントの Cosminexus のエディションが異なる場合、接続できるエディション関係か。

KEOS19111-W (W / F)

該当するパフォーマンストレーサが運用管理ドメイン内に定義されていません。利用するパフォーマンストレーサを未定義にしました。

説明

usrconf.properties ファイルの ejbserver.server.prf.PRFID キーで指定された識別子を持つパフォーマンストレーサが運用管理ドメイン内に定義されていません。ejbserver.server.prf.PRFID キーを無視して、パフォーマンストレーサを未定義にします。

対処

運用管理ドメインの J2EE サーバと同じホストにパフォーマンストレーサを構築して設定し直してください。

KEOS19112-W (W / F)

該当するスマートエージェントが運用管理ドメイン内に定義されていません。該当するプロパティキーは JVM のシステムパラメタに定義しました。

説明

usrconf.properties ファイルの vbroker.agent.port キーで指定されたポート番号を持つスマートエージェントが運用管理ドメイン内に定義されていません。vbroker.agent.port キーを JavaVM のシステムパラメタに定義します。

対処

必要であれば運用管理ドメインにスマートエージェントを構築して設定し直してください。運用管理ドメイン外にスマートエージェントが構築されている場合は問題ありません。

KEOS19113-W (W / F)

該当するネーミングサービスが運用管理ドメイン内に定義されていません。該当するプロパティキーは JVM のシステムパラメタに定義しました。

説明

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

usrconf.properties ファイルの ejbserver.naming.host キーで指定されたホストに、ejbserver.naming.port キーで指定されたポートを持つネーミングサービスが運用管理ドメイン内に定義されていません。ejbserver.naming.startupMode、ejbserver.naming.host、ejbserver.naming.port キーを JavaVM のシステムパラメタに定義します。

対処

必要であれば運用管理ドメインにスマートエージェントを構築して設定し直してください。運用管理ドメイン外に該当するスマートエージェントが構築されている場合は問題ありません。

KEOS19114-W (W / F)

該当する CTM が運用管理ドメイン内に定義されていません。利用する CTM を未定義にしました。

説明

usrconf.properties ファイルの ejbserver.ctm.CTMID キーで指定された識別子を持つ CTM が運用管理ドメイン内に定義されていません。ejbserver.ctm.CTMID キーを無視し、CTM を未定義にします。

対処

運用管理ドメインの J2EE サーバと同じホストに CTM を構築して設定し直してください。

KEOS19115-W (W / F)

該当する SFO サーバが運用管理ドメイン内に定義されていません。該当するプロパティキーは JVM のシステムパラメタに定義しました。

説明

usrconf.properties ファイルの webserver.sfo.sfo_server.<SFO フィルタのサーバ定義名>.naming キーで指定された IP アドレスまたはホスト名、およびポート番号に該当する SFO サーバが運用管理ドメイン内に定義されていません。

webserver.sfo.sfo_servers、webserver.sfo.sfo_server.<SFO フィルタのサーバ定義名>.naming キーを JavaVM のシステムパラメタに定義します。

対処

必要であれば運用管理ドメインに SFO サーバを構築して設定し直してください。運用管理ドメイン外に該当する SFO サーバが構築されている場合は問題ありません。

KEOS19116-W (W / F)

ラウンドロビン検索で指定されたネーミングサービスに該当する論理サーバが運用管理ドメイン内に定義されていません。該当するプロパティキーは JVM のシステムパラメタに定義しました。

説明

usrconf.properties ファイルの ejbserver.indi.namingservice.group.<定義名>.providerurls キーで指定された URL に該当する論理サーバが運用管理ドメイン内に定義されていません。ejbserver.indi.namingservice.group.list , ejbserver.indi.namingservice.group.<定義名>.providerurls キーを JavaVM のシステムパラメタに定義します。

対処

必要であれば運用管理ドメインに CTM またはネーミングサービスまたは J2EE サーバを構築して設定し直してください。運用管理ドメイン外に該当する CTM またはネーミングサービスまたは J2EE サーバが構築されている場合は問題ありません。

KEOS19117-E (W / F)

再セットアップに失敗しました。論理サーバの種類 = aa....aa 論理サーバ名 = bb....bb 詳細情報 = cc....cc

aa....aa : 論理サーバの種類
bb....bb : 論理サーバ名
cc....cc : 詳細情報

説明

再セットアップ処理に失敗しました。再セットアップ処理を終了します。

対処

保守員に連絡してください。

KEOS19118-I (W / F)

再セットアップを完了しました。論理サーバの種類 = aa....aa 論理サーバ名 = bb....bb

aa....aa : 論理サーバの種類
bb....bb : 論理サーバ名 (表示名)

説明

再セットアップ処理を完了しました。

KEOS19201-E (W)

既に使用されているポート番号を指定しました。使用済みポート番号 = **使用されているポート番号**

説明

指定されたポート番号は、同一論理サーバ内ですでに使用されています。別のポート番号を指定してください。
処理を中断します。

対処

ポート番号は、同一論理サーバ内で重ならないように指定してください。

KEOS19202-W (W / F)

同一ホスト内で同じポート番号が指定されています。使用済みポート番号 = **使用されているポート番号**

説明

同一ホスト内で同じポート番号が指定されましたが、定義情報を更新します。
処理を続行します。

対処

必要に応じて、ポート番号が重ならないように変更してください。

KEOS19203-E (W)

論理サーバ名 (表示名) サーバのネーミングサービスが定義されていないか削除されたため配布できませんでした。

説明

表示されている論理サーバでネーミングサービスの定義がされていないか、対応するネーミングサービス (論理サーバ) が削除されたため、配布できませんでした。
処理を中断します。

対処

論理サーバにネーミングサービスを定義したあと、再度実行してください。

KEOS19207-W (W / F)

同一ホスト内で同じパスが指定されています。使用済みパス = **使用されているパス**

説明

同一ホスト内で同じパスが指定されましたが、定義情報は更新します。
処理を続行します。

対処

必要に応じて、パスが重ならないように変更してください。

KEOS19208-W (W / F)

同一ホスト内で同じ論理サーバが指定されています。使用済み論理サーバ = **使用されている論理サーバ**

説明

同一ホスト内で同じ論理サーバが指定されましたが、定義情報は更新します。
処理を続行します。

対処

必要に応じて、論理サーバが重ならないように変更してください。

KEOS19209-W (W / F)

運用管理ドメイン内で同じ論理サーバが指定されています。使用済み論理サーバ = **使用されている論理サーバ**

説明

運用管理ドメイン内で同じ論理サーバが指定されましたが、定義情報は更新します。
処理を続行します。

対処

必要に応じて、論理サーバが重ならないように変更してください。

KEOS19210-W (W / F)

同一ホスト内で同じ値が指定されています。値 = **使用されている値**

説明

運用管理ドメイン内で同じ値が指定されましたが、定義情報は更新します。
処理を続行します。

対処

必要に応じて、値が重ならないように変更してください。

KEOS19211-W (W / F)

運用管理ドメイン内で同じ値が指定されています。値 = **使用されている値**

説明

運用管理ドメイン内で同じ値が指定されましたが、定義情報は更新します。
処理を続行します。

対処

必要に応じて、値が重ならないように変更してください。

KEOS19212-E (W / F)

指定されたホストは運用管理ドメイン内に存在しません。ホスト = **指定されたホスト**

説明

指定されたホストは運用管理ドメイン内から削除されたため、指定できません。
処理を続行します。

対処

必要に応じて [論理サーバの構成定義] でホストを定義して指定してください。

KEOS19213-W (W)

パラメタ名が選択されていません。

説明

スマートエージェントが選択されていません。
処理を続行します。

対処

必要な値を選択したあと、再度実行してください。

KEOS19214-W (W)

パラメタ名が、**パラメタ名**の利用するスマートエージェントと一致していません。

説明

選択したスマートエージェントが、関連論理サーバで利用するスマートエージェントと一致していません。
処理を続行します。

対処

必要な値を選択したあと、再度実行してください。

KEOS19215-E (W)

SFO フィルタのサーバ定義名を指定して下さい。

説明

URL パターンが入力されていないため、追加または内容の適用ができません。
処理を中断します。

対処

SFO フィルタのサーバ定義名を入力してください。

KEOS19216-E (W)

別の SFO フィルタのサーバ定義名を指定して下さい。論理サーバ名 = **論理サーバ名 (表示名)**
指定された SFO フィルタのサーバ定義名 = **SFO フィルタのサーバ定義名**

説明

指定された URL パターンが同じため定義できません。
処理を中断します。

対処

別の URL パターンを指定してください。

KEOS19217-W (W / F)

未決着トランザクションが残留している状態でステータスファイル格納先を変更すると、トランザクションの一貫性が失われる可能性があります。論理サーバ名 = **論理サーバ名 (表示名)**

説明

インプロセス OTS のステータスファイル格納先が変更されました。以前のステータスファイルに未決着トランザクションが残留していると、トランザクションの一貫性が失われるおそれがあります。
処理を続行します。

対処

未決着トランザクションが解消したことを確認してから「情報配布」を行ってください。または、現在参照しているステータスファイルを新しい格納先に移動してください。

KEOS19218-W (W / F)

未決着トランザクションが残留している状態でステータスファイル格納先 (予備) を変更すると、トランザクションの一貫性が失われる可能性があります。論理サーバ名 = **論理サーバ名 (表示名)**

説明

インプロセス OTS のステータスファイル格納先 (予備) が変更されました。以前のステータスファイルに未決着トランザクションが残留していると、トランザクションの一貫性が失われるおそれがあります。
処理を続行します。

対処

未決着トランザクションが解消したことを確認してから「情報配布」を行ってください。または、現在参照しているステータスファイルを新しい格納先に移動してください。

KEOS19219-W (W / F)

未決着トランザクションが残留している状態で JTA リカバリの固定ポートを変更すると、未決着トランザクションが解消されない可能性があります。論理サーバ名 = **論理サーバ名 (表示名)**

説明

JTA リカバリの固定ポートが変更されました。次の J2EE サーバのステータスファイルに未決着トランザクションが残留していると、これらのトランザクションが解消されないおそれがあります。

- JTA リカバリの固定ポートを変更しようとしている J2EE サーバ
- 上記 J2EE サーバとともに分散トランザクション処理に参加しているすべての J2EE サーバ

処理を続行します。

対処

未決着トランザクションが解消したことを確認してから「情報配布」を行ってください。

KEOS19220-W (W / F)

未決着トランザクションが残留している状態で EJB コンテナのホストの固定 (する / しない / ループバックアドレス) を変更すると、未決着トランザクションが解消されない可能性があります。また、インプロセス OTS のステータスファイルが存在する状態で EJB コンテナのホストの固定を変更すると、このステータスファイルで J2EE サーバを起動できなくなる可能性があります。論理サーバ名 = **論理サーバ名 (表示名)**

説明

EJB コンテナのホストの固定 (する / しない / ループバックアドレス) が変更されました。次の J2EE サーバのステータスファイル、およびデータベースに未決着トランザクションが残留していると、これらのトランザクションが解消されないおそれがあります。

- ホストの固定を変更しようとしている J2EE サーバ
- 上記 J2EE サーバとともに分散トランザクション処理に参加しているすべての J2EE サーバ
- ホストの固定を変更しようとしている J2EE サーバからアクセスしているデータベース

また、変更前の設定で生成されたインプロセス OTS のステータスファイルが残っていると、変更後に J2EE サーバを起動できなくなります。

処理を続行します。

対処

未決着トランザクションが解消したことを確認してから「情報配布」を行ってください。また、「トランザクションの設定」で、「インプロセス OTS のステータスファ

「イル格納先」に指定しているディレクトリを削除してから J2EE サーバを起動してください。

KEOS19221-E (W)

定義名を指定して下さい。

説明

定義名が入力されていないため、追加または内容の適用ができません。
処理を中断します。

対処

定義名を入力してください。

KEOS19222-E (W)

別の定義名を指定して下さい。指定された定義名 = **定義名**

説明

指定された定義名が同じため定義できません。別の定義名を指定してください。
処理を中断します。

対処

別の定義名を入力してください。

KEOS19223-E (W)

リダイレクト URL とファイル名 (絶対パス) を同時に設定することはできません。

説明

リダイレクト URL を設定する場合は、ファイル名 (絶対パス) を設定することはできません。また、ファイル名 (絶対パス) を設定する場合は、リダイレクト URL を設定することはできません。
処理を中断します。

対処

リダイレクト URL かファイル名 (絶対パス) のどちらかを入力してください。

KEOS19224-E (W)

ファイル名を絶対パスで指定して下さい。

説明

ファイル名を絶対パスで入力してください。
処理を中断します。

対処

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

ファイル名が入力されているかどうか、および絶対パスで入力されているかどうかを見直してください。

KEOS19225-E (W)

リダイレクト URL を指定して下さい。ステータス = **ステータス**

説明

指定されたステータスにはリダイレクト URL を指定する必要があります。
処理を中断します。

対処

ステータスを確認してリダイレクト URL を見直してください。

KEOS19226-E (W)

リダイレクト URL を指定できません。ステータス = **ステータス**

説明

指定されたステータスにはリダイレクト URL を指定することはできません。
処理を中断します。

対処

ステータスを確認してリダイレクト URL を見直してください。

KEOS19227-E (W)

ファイル名 (絶対パス) を指定して下さい。ステータス = **ステータス**

説明

指定されたステータスにはファイル名 (絶対パス) を入力する必要があります。
処理を中断します。

対処

ステータスを確認してファイル名 (絶対パス) を見直してください。

KEOS19228-E (W)

別のリクエスト URL を指定して下さい。ステータス = **ステータス**

説明

指定されたステータスとリクエスト URL の組み合わせは、すでに使用されているため定義できません。別のリクエスト URL を指定するかステータスを変更してください。
処理を中断します。

対処

ステータスを確認してリクエスト URL を見直してください。

KEOS19229-E (W)

フォーマット名を指定して下さい。

説明

フォーマット名が入力されていないため、追加または内容の適用ができません。
処理を中断します。

対処

フォーマット名を入力してください。

KEOS19230-E (W)

フォーマット形式を指定して下さい。

説明

フォーマット形式が入力されていないため、追加または内容の適用ができません。
処理を中断します。

対処

フォーマット形式を入力してください。

KEOS19231-E (W)

パラメタ (**パラメタ名**) の指定値が不正です。詳細情報 = **詳細情報**

説明

パラメタの指定に誤りがあります。
処理を中断します。

対処

設定を見直してください。

KEOS19232-W (W)

インプロセス HTTP サーバ機能は使用されていません。

説明

インプロセス HTTP サーバ機能が使用されていません。
処理を続行します。

対処

インプロセス HTTP サーバ機能が使用されているかどうかを見直してください。

KEOS19233-E (W)

別のフォーマット名を指定して下さい。指定されたフォーマット名 = **フォーマット名**

説明

指定されたフォーマット名が同じため定義できません。別のフォーマット名を指定して下さい。

処理を中断します。

対処

別のフォーマット名を入力して下さい。

KEOS19234-W (W)

指定された J2EE サーバもしくは J2EE サーバクラスタのメンバはインプロセス HTTP サーバを使用しているため、リクエストをリダイレクトできません。論理サーバ名 = **論理 J2EE サーバ名 (表示名)**

説明

リダイレクト先に指定された J2EE サーバまたは J2EE サーバクラスタのメンバはインプロセス HTTP サーバ機能を使用しているため、リクエストをリダイレクトできません。

処理を続行します。

対処

インプロセス HTTP サーバ機能が使用されていない J2EE サーバまたは J2EE サーバクラスタを指定して下さい。

KEOS19235-E (W)

リクエスト URL を指定して下さい。

説明

リクエスト URL が入力されていないため、追加または内容の適用ができません。処理を中断します。

対処

リクエスト URL を入力して下さい。

KEOS19236-E (W)

同じ名称の変数は複数個定義できません。変数名 = **重複した変数名**

説明

大文字 / 小文字を区別せずに同じ名称の変数は複数個定義できません。

処理を中断します。

対処

変数名は重複しないように指定してください。

KEOS19237-W (W)

セッション ID に付加するサーバ ID が指定されていません。サーバ ID を省略した場合、Component Container のデフォルト値が使用されます。論理サーバ名 =aa....aa

aa....aa：論理 J2EE サーバ名 (表示名)

説明

セッション ID に付加するサーバ ID が指定されていません。サーバ ID を省略した場合、Cosminexus Component Container のデフォルト値が使用されますが、クライアントに送信されるとセキュリティ上好ましくない情報が含まれる可能性がありますので、明示的にサーバ ID を指定することを推奨します。

対処

サーバ ID には、IP アドレスなどのマシン固有の情報を含まずに一意となる値を明示的に指定してください。

KEOS19238-W (W)

HTTP レスポンスに付加するサーバ ID が指定されていません。サーバ ID を省略した場合、Component Container のデフォルト値が使用されます。論理サーバ名 =aa....aa

aa....aa：論理 J2EE サーバ名 (表示名)

説明

HTTP レスポンスに付加するサーバ ID が指定されていません。サーバ ID を省略した場合、Cosminexus Component Container のデフォルト値が使用されますが、クライアントに送信されるとセキュリティ上好ましくない情報が含まれる可能性がありますので、明示的にサーバ ID を指定することを推奨します。

対処

サーバ ID には、IP アドレスなどのマシン固有の情報を含まずに一意となる値を明示的に指定してください。

KEOS19239-W (W)

J2EE サーバの動作モードがベーシックモードのため、リロード機能を使用できません。

説明

J2EE サーバの動作モードがベーシックモードのため、更新検知によるリロード機能を使用できません。処理を続行します。

対処

更新検知によるリロード機能を使用する場合には、動作モードとしてベーシック

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

モード以外を指定してください。

KEOS19240-W (W)

J2EE アプリケーションの呼び出し方式が全てローカル呼び出しを選択した場合、リロード機能の適用範囲で EJB-JAR, サブレット, JSP リロードを使用できません。

説明

J2EE アプリケーションの呼び出し方式が [全てローカル呼び出し] を選択した場合、リロード機能の適用範囲で [EJB-JAR, サブレット, JSP をリロード] を使用できません。処理を続行します。

対処

リロード機能の適用範囲で [EJB-JAR, サブレット, JSP をリロード] を使用する場合には、J2EE アプリケーションの呼び出し方式として [全てローカル呼び出し] 以外を指定してください。

KEOS19241-E (W)

J2EE サーバクラスタ内の構成要素に対して同じ上限値は指定できません。J2EE サーバクラスタ名 =aa....aa

aa....aa : 論理 J2EE サーバクラスタ名 (表示名)

説明

J2EE サーバクラスタ内の構成要素に対して同じ上限値は指定できません。処理を中断します。

対処

J2EE サーバクラスタ内の構成要素に対してほかと異なる上限値を指定してください。

KEOS19242-E (W)

ワーカのタイプが POST データ振り分けのときには POST データサイズの上限値を指定して下さい。J2EE サーバ名 =aa....aa

aa....aa : 論理 J2EE サーバ名 (表示名)

説明

ワーカのタイプが POST データ振り分けのときには POST データサイズの上限値を指定してください。処理を中断します。

対処

この J2EE サーバをデフォルトワーカとして設定していない場合には、POST データサイズの上限値を必ず指定してください。なお、デフォルトワーカとして設定している場合でも、この J2EE サーバが J2EE サーバクラスタ内の唯一の構成要素の

ときには、POST データサイズの上限值は必ず指定してください。

KEOS19300-E (W)

環境設定情報の保存に失敗しました。詳細情報 = [詳細情報](#)

説明

環境設定情報をファイルに保存しようとしたのですが、失敗しました。
処理を中断します。

対処

エラーの要因を取り除いてから、再度 [適用] ボタンを押してください。

KEOS19301-I (W)

環境設定情報を保存しました。

説明

環境設定情報の保存に成功しました。

KEOS19999-E (W / F)

内部エラーが発生しました。詳細情報 = [詳細情報](#)

説明

内部エラーが発生しました。
処理を中断します。

対処

Management Server を再起動してもエラーの要因が取り除かれない場合は、保守員に連絡してください。

2.4 KEOS20000 から KEOS29999 までのメッセージ

Cosminexus Component Container が出力する KEOS20000 から KEOS29999 までのメッセージについて説明します。

KEOS20001-I (W / F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類) の起動 / 停止の設定を変更しました。

説明

起動 / 停止の設定を変更しました。

KEOS20002-E (W)

起動 / 停止の設定に誤りがあります。詳細情報 = **詳細情報**

説明

起動 / 停止の設定に不正な値が設定されました。
更新処理を行いません。

対処

正しい設定値を入力してください。

KEOS20003-E (W / F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類) のステータスは**ステータス**状態のため起動 / 停止は実行できません。

説明

処理中のため、起動 / 停止できません。
論理サーバの起動 / 停止を行いません。

対処

実行可能なステータスになってから、処理を行ってください。

運用管理エージェントが起動済みで、しばらくしてもステータスが通信障害から変わらない場合は、次の内容を再確認してください。

- Management Server と運用管理エージェントの Cosminexus のバージョンが一致しているか。
- Management Server と運用管理エージェントの Cosminexus のエディションが異なる場合、接続可能なエディション関係か。

KEOS20004-I (W / F)

論理サーバ名、運用管理ドメイン名またはホスト名 (論理サーバの種類、運用管理ドメインまたはホスト) の起動 / 停止 / 一括起動 / 一括停止 / 一括再起動要求を受け付けました。

説明

運用監視エージェントに要求を発行しました。

KEOS20005-E (W / F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類) の起動に失敗しました。詳細情報 = 詳細情報

説明

論理サーバの起動に失敗しました。

同じ起動順序の論理サーバの起動を行ったあと、起動処理を中断します。

対処

設定情報が配布済みであるか確認してください。詳細情報と、運用監視エージェントのログを参照して、障害を取り除いてから、再度実行してください。

KEOS20007-I (W / F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類) を起動しました。

説明

論理サーバを起動しました。

KEOS20008-E (W / F)

一括起動を中止します。

説明

一括起動を途中で中止しました。

対処

これまでに出力された詳細情報と、運用監視エージェントのログを参照して、障害を取り除いてから、再度実行してください。

KEOS20009-I (W / F)

一括起動を開始します。

説明

一括起動を開始します。

KEOS20010-I (W / F)

一括起動を終了します。

説明

一括起動が終了しました。

KEOS20011-E (W / F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類) の停止に失敗しました。詳細情報 = **詳細情報**

説明

論理サーバの停止に失敗しました。

ほかに停止対象の論理サーバが存在する場合は、処理を続行します。

対処

詳細情報と、運用監視エージェントのログを参照して、障害を取り除いてから、再度実行してください。

KEOS20012-I (W / F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類) を停止しました。

説明

論理サーバを停止しました。

KEOS20014-I (W / F)

一括停止を開始します。

説明

一括停止を開始します。

KEOS20015-I (W / F)

一括停止を終了します。

説明

一括停止が終了しました。

KEOS20016-I (W / F)

一括再起動を開始します。

説明

一括再起動を開始します。

KEOS20017-I (W / F)

一括再起動を終了します。

説明

一括再起動が終了しました。

KEOS20018-E (W / F)

処理対象の論理サーバが存在しません。

説明

指定したドメイン、ホスト、クラスタには一括処理対象の論理サーバが存在しません。

一括処理を行いません。

対処

次の要因が考えられます。それぞれの要因に応じて、対処してください。

- 指定したドメイン、ホスト、クラスタに論理サーバが作成されていません。論理サーバを作成してください。
- 論理サーバに起動順序が設定されていないので、一括処理対象外サーバになっていません。起動順序を設定してください。

KEOS20019-E (W)

論理サーバ名 (論理サーバの種類) の起動順序に誤りがあります。入力された値 = 入力された値

説明

起動順序に不正な値が入力されました。

起動順序の更新を行いません。

対処

起動順序には、0 ~ 99 の数値を入力するか、または入力しない (起動順序の設定なし) してください。

KEOS20020-E (W)

論理サーバ名 (論理サーバの種類) の起動順序が利用する **論理サーバ名 (論理サーバの種類)** の起動順序より先になっています。

説明

依存関係のある論理サーバの起動順序が不正です。

起動順序の更新を行いません。

対処

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

J2EE サーバの起動順序は、利用するネーミングサービスの起動順序よりもあとに設定してください。

KEOS20021-E (W / F)

起動順序の設定の更新に失敗しました。詳細情報 = [詳細情報](#)

説明

起動順序の設定の更新に失敗しました。
起動順序の更新を行いません。

対処

詳細情報を参照して障害を取り除き、再度設定してください。

KEOS20022-I (W / F)

起動順序の設定を更新しました。

説明

起動順序の設定を更新しました。

KEOS20023-E (W / F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類) を利用する **論理サーバ名 (論理サーバの種類)** の起動順序が不正です。

説明

起動順序が不正です。
起動順序の更新を行いません。
該当論理サーバには起動順序が設定されていませんが、該当論理サーバを利用する論理サーバに起動順序が設定されています。

対処

起動順序の見直しをしてください。

KEOS20024-E (W / F)

一括起動に失敗しました。詳細情報 = [詳細情報](#)

説明

一括起動に失敗しました。
一括起動を行いません。

対処

詳細情報を参照してエラーの要因を取り除き、再度実行してください。

KEOS20025-E (W / F)

一括停止に失敗しました。詳細情報 = **詳細情報**

説明

- 一括停止に失敗しました。
- 一括停止を行いません。

対処

詳細情報を参照してエラーの要因を取り除き、再度実行してください。

KEOS20026-E (W / F)

一括再起動に失敗しました。詳細情報 = **詳細情報**

説明

- 一括再起動に失敗しました。
- 一括再起動を行いません。

対処

詳細情報を参照してエラーの要因を取り除き、再度実行してください。

KEOS20027-E (W / F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類) の自動再起動に失敗しました。詳細情報 = **詳細情報**

説明

- 自動再起動に失敗しました。
- 自動再起動を行いません。

対処

詳細情報を参照してエラーの要因を取り除き、起動 / 停止の画面から起動してください。

KEOS20029-E (F)

強制停止監視スレッドの作成に失敗しました。詳細情報 = **詳細情報**

説明

- 強制停止監視スレッドの作成に失敗しました。
- 強制終了処理が行われません。

対処

詳細情報を参照してエラーの要因を取り除き、Management Server を再起動してください。

KEOS20030-E (W / F)

設定に不備があるため**論理サーバ名 (論理サーバの種類)** は起動できません。詳細情報 = **詳細情報**

説明

個別起動 / 停止ができませんでした。
起動 / 停止を行いません。

対処

詳細情報を参照してエラーの要因を取り除き、再度実行してください。

KEOS20031-E (W / F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類) が異常停止しました。

説明

論理サーバが異常停止しました。

対処

自動再起動設定がされている場合は、自動再起動を行います。

KEOS20032-I (W / F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類) を自動停止しました。

説明

論理サーバを自動停止しました。

KEOS20033-E (W / F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類) の自動停止に失敗しました。詳細情報 = **詳細情報**

説明

論理サーバの自動停止に失敗しました。
論理サーバが自動停止されません。
論理サーバにプロセスは存在しますが、正常に動作しない状態です。

対処

詳細情報を参照してエラーの要因を取り除き、停止してください。

KEOS20034-I (W / F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類) の自動停止を開始します。

説明

自動停止を開始します。

KEOS20035-I (W / F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類) の自動停止を終了します。

説明

自動停止が終了しました。

KEOS20036-I (W / F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類) の自動再起動を開始します。

説明

自動再起動を開始します。

KEOS20037-I (W / F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類) の自動再起動を終了します。

説明

自動再起動が終了しました。

KEOS20038-I (W / F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類) と依存する J2EE サーバ依存関係の J2EE サーバの論理サーバ名の自動再起動を開始します。

説明

自動再起動を開始します。

KEOS20039-I (W / F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類) と依存する J2EE サーバ依存関係の J2EE サーバの論理サーバ名の自動再起動を終了します。

説明

自動再起動が終了しました。

KEOS20040-E (W / F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類) の強制停止に失敗しました。詳細情報 = [詳細情報](#)

説明

強制停止に失敗しました。

強制停止を行いません。

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

対処

詳細情報を参照してエラーの要因を取り除き、手動でプロセスを停止させてください。

KEOS20042-I (W / F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類) のステータスステータスを受信しました。

説明

論理サーバのステータスを受信しました。

KEOS20050-E (W / F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類) の起動 / 停止の設定の変更に失敗しました。詳細情報 = **詳細情報**

説明

起動 / 停止の設定の更新に失敗しました。
更新処理を行いません。

対処

詳細情報を参照してエラーの要因を取り除き、再度停止処理を実行してください。

KEOS20051-I (W / F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類) の snapshot ログを収集しました。ファイル名 = **snapshot ログファイル名**

説明

snapshot ログを取得しました。

KEOS20052-E (W / F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類) の snapshot ログの収集に失敗しました。詳細情報 = **詳細情報**

説明

snapshot ログを取得できませんでした。
snapshot ログを取得しません。

対処

詳細情報を参照してエラーの要因を取り除き、再度処理を実行してください。

KEOS20053-I (W / F)

対象となるファイルがないので**論理サーバ名 (論理サーバの種類)**の snapshot ログを収集しませんでした。

説明

対象となるファイルがないので、snapshot ログを収集しませんでした。

KEOS20054-I (W / F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類)を起動します。

説明

論理サーバを起動します。

KEOS20055-I (W / F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類)を停止します。

説明

論理サーバを停止します。

KEOS20056-I (W / F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類)を強制停止します。

説明

論理サーバを強制停止します。

KEOS20057-I (W / F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類)の snapshot ログを収集します。

説明

snapshot ログを収集します。

KEOS20058-I (W / F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類)とそれを前提とする論理サーバ **論理サーバ名の一覧**の自動再起動を開始します。

説明

自動再起動を開始します。

KEOS20059-I (W / F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類)とそれを前提とする論理サーバ **論理サーバ名の一覧**の自動再起動を終了します。

説明

自動再起動を終了します。

KEOS20060-W (W / F)

環境設定で利用すると設定した論理サーバが前提となる論理サーバとして設定されていません。

説明

環境設定で利用すると設定した論理サーバが、前提となる論理サーバとして設定されていません。

処理を続行します。

KEOS20061-I (W / F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類)とそれを前提とする論理サーバ **論理サーバ名の一覧**の自動停止を開始します。

説明

自動停止を開始します。

KEOS20062-I (W / F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類)とそれを前提とする論理サーバ **論理サーバ名の一覧**の自動停止を終了します。

説明

自動停止を終了します。

KEOS20063-I (W / F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類)を前提とする論理サーバ **論理サーバ名の一覧**の自動停止を開始します。

説明

自動停止を開始します。

KEOS20064-I (W / F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類) を前提とする論理サーバ **論理サーバ名の一覧**の自動停止を終了します。

説明

自動停止を終了します。

KEOS20065-E (W)

論理サーバ名 (論理サーバの種類) の起動順序が他の論理サーバより先に設定されていません。

説明

論理サーバの起動順序が不正です。

起動順序の更新を行いません。

対処

該当論理サーバの起動順序は、ほかの論理サーバの起動順序よりも前になるように設定してください。

KEOS20067-I (W / F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類) の snapshot ログ収集処理を中断しました。

説明

snapshot ログの収集処理を中断しました。

KEOS20068-E (W / F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類) の snapshot ログ収集処理の中断に失敗しました。詳細情報 = 詳細情報

説明

snapshot ログの収集処理を中断できませんでした。

snapshot ログの収集処理を続行します。

対処

詳細情報を参照してエラーの要因を取り除き、再度処理を実行してください。

KEOS20069-I (W / F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類) の障害検知時コマンドを開始します。

説明

論理サーバの障害検知時コマンドを開始します。

KEOS20070-I (W / F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類) の障害検知時コマンドが終了しました。

説明

論理サーバの障害検知時コマンドが終了しました。

KEOS20071-E (W / F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類) の障害検知時コマンドの実行に失敗しました。詳細情報 = **詳細情報**

説明

論理サーバの障害検知時コマンドの実行に失敗しました。
障害検知時コマンドを実行しません。

対処

詳細情報を参照してエラーの要因を取り除き、再度処理を実行してください。

KEOS20072-I (W / F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類) の障害検知時コマンドは定義されていません。

説明

障害検知時コマンドが定義されていません。
障害検知時コマンドを実行しません。

KEOS20073-I (W / F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類) を計画停止します。

説明

計画停止を開始しました。

KEOS20074-E (W / F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類) の計画停止に失敗しました。詳細情報 = **詳細情報**

説明

計画停止に失敗しました。

対処

詳細情報と運用監視エージェントのログを参照し、エラーの要因を取り除いてから再度実行してください。

KEOS20075-I (W / F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類) の snapshot ログ (**snapshot ログの収集対象**) を収集します。

説明

snapshot ログを取得します。

KEOS20076-I (W / F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類) の snapshot ログ (**snapshot ログの収集対象**) を収集しました。ファイル名 =**snapshot ログファイル名**

説明

snapshot ログを取得しました。

KEOS20077-I (W / F)

対象となるファイルがないので**論理サーバ名 (論理サーバの種類)** の snapshot ログ (**snapshot ログの収集対象**) を収集しませんでした。

説明

対象となるファイルがないので、snapshot ログを収集しませんでした。

KEOS20078-E (W / F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類) の snapshot ログ (**snapshot ログの収集対象**) の収集に失敗しました。詳細情報 = **詳細情報**

説明

snapshot ログを取得できませんでした。

対処

詳細情報を参照してエラーの要因を取り除き、再度処理を実行してください。

KEOS20079-W (W / F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類) の snapshot ログ (**snapshot ログの収集対象**) を収集しました。ファイル名 =**snapshot ログファイル名** 詳細情報 = **詳細情報**

説明

snapshot ログを収集しましたが、障害が発生しています。

対処

詳細情報を参照してエラーの要因を取り除き、再度処理を実行してください。

KEOS20080-I (F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類) 起動時の環境変数情報を取得しました。環境変数 = 環境変数値

説明

論理サーバ起動時の環境変数情報を取得しました。

KEOS20100-E (W / F)

予期しない例外が発生しました。詳細情報 = **詳細情報**

説明

予期しない例外が発生しました。
指定した要求を行いません。

対処

詳細情報を参照してエラーの要因を取り除き、再度停止処理を実行してください。
再度障害が発生して、再起動しても解決できない場合は、保守員に連絡してください。

KEOS20501-I (F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類) の監視を開始しました。

説明

論理サーバの監視を開始しました。

KEOS20502-I (F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類) の監視を終了しました。

説明

論理サーバの監視を終了しました。

KEOS20505-E (F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類) の処理において**ホスト名 (Host)** の運用管理エージェントと接続ができませんでした。

説明

運用管理エージェントと接続できませんでした。
起動・停止処理を中断します。

対処

再度、論理サーバの起動 / 停止の画面から起動・停止をしてください。再度、起動・

停止をしても同様の現象になる場合は、該当論理サーバの稼働ホストで運用管理エージェントが起動しているかどうかを確認してください。

起動済みであれば次の内容を確認してください。

- Management Server と運用管理エージェントの Cosminexus のバージョンが一致しているか。
- Management Server と運用管理エージェントの Cosminexus のエディションが異なる場合、接続可能なエディション関係か。

KEOS20506-E (F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類) のホスト名及びポート番号の取得に失敗しました。

説明

ホスト名およびポート番号の取得に失敗しました。

監視処理を中断します。

対処

次に示すファイルを削除していないか、またはファイル権限を変更していないかどうかを確認してください。

- Windows の場合
 <Hitachi Web Server のインストールディレクトリ>\%conf%\httpsd.conf
- UNIX の場合
 /opt/hitachi/httpsd/conf/httpsd.conf

KEOS20507-E (F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類) のプロセス ID の取得に失敗しました。

説明

プロセス ID の取得に失敗しました。

監視処理を中断します。

運用管理エージェントのサービスのアカウントを変更していることが、要因として考えられます。

対処

運用管理エージェントのサービスのアカウントをシステムアカウントに変更して、運用管理エージェントを再起動後、再度論理サーバを起動してください。この対処でエラーの要因が取り除かれない場合は、再度論理サーバを起動してください。再起動しても同様の現象になる場合は、保守員に連絡してください。

KEOS20508-E (F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類) の起動監視時間を超えました。

説明

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

起動監視時間を超えました。
論理サーバを停止します。

対処

論理サーバの起動監視時間を、環境に合わせて設定してください。
論理 J2EE サーバまたは論理 SFO サーバの場合、Management Server が接続するネーミングサービスが起動していないことが考えられます。運用管理ポータルの「Naming Service への接続の設定」画面で設定したネーミングサービスが、起動しているかどうか確認してください。

KEOS20509-I (F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類) のプロセス ID (プロセス ID) を取得しました。

説明

プロセス ID の取得に成功しました。

KEOS20510-E (F)

ファイルが開けません。ファイル名 = ファイル名

説明

ファイルのオープンに失敗しました。
監視処理を中断します。

対処

ファイルの名前や権限などの動作環境や設定を確認してください。

KEOS20511-E (F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類) の監視中にハングアップを検出しました。

説明

論理サーバのハングアップを検出しました。
Management Server に論理サーバの異常を通知します。

対処

snapshot ログの収集などで資料を採取し、ハングアップした要因を調査してください。

KEOS21000-I (F)

運用管理エージェントを開始しました。

説明

運用管理エージェントを開始しました。

KEOS21001-I (F)

運用管理エージェントを終了しました。

説明

運用管理エージェントを終了しました。

KEOS21002-E (F)

運用管理エージェントを開始できません。

説明

運用管理エージェントの開始に失敗しました。

対処

動作環境や設定を確認してください。

KEOS21003-E (F)

運用管理エージェントの停止に失敗しました。

説明

運用管理エージェントの停止に失敗しました。

対処

動作環境や設定を確認してください。

KEOS21004-E (F)

ファイルを開けません。ファイル名 = **ファイル名**

説明

ファイルのオープンに失敗しました。

運用管理エージェントの動作を継続できる場合は継続して、継続できない場合は動作を停止します。

対処

ファイルの名前や権限などの動作環境や設定を確認してください。

KEOS21005-E (F)

ポート番号が不正です。ポート番号 = **ポート番号**

説明

ポート番号に誤った値が設定されています。

処理を中止します。

対処

動作環境や設定を確認してください。

KEOS21006-E (F)

すでに使用されているポート番号を指定しました。使用済みポート番号 = **ポート番号**

説明

設定されたポート番号は、すでに使用されています。
処理を中止します。

対処

動作環境や設定を確認してください。

KEOS21007-W (F)

コマンドの実行に失敗しました。コマンド = **コマンドライン文字列**

説明

表示されたコマンドの実行に失敗しました。
処理を継続します。

対処

次の内容を確認してください。

- コマンドのパスは正しいかどうか (存在するかどうか)。
- コマンドは実行可能かどうか (実行可能属性はあるかどうか)。
- コマンドのアクセス権は適切かどうか。
- メモリやディスク容量は十分かどうか。

KEOS21008-W (F)

コマンドがエラー終了しました。コマンド = **コマンドライン文字列**, 終了コード = **終了コード**

説明

表示されたコマンドがエラー終了しました。
処理を継続します。

対処

コマンドを実行するための前提条件は満たされているかどうか (設定, 環境変数など) を確認して, コマンドのエラーの要因を取り除いてください。

KEOS21009-I (F)

snapshot ログ設定ファイルのパスで指定されたログファイルが存在しません。

説明

表示された snapshot ログ設定ファイルに記述されたログファイルが存在しません。

処理を継続します。snapshot ログファイル (zip) は作成しません。

KEOS21010-I (F)

IP アドレスからのアクセスが拒否されました。

説明

アクセスを許可されていないホストからのアクセスがありました。
このアクセスを無視して処理を継続します。

対処

必要に応じてアクセスを許可するよう設定してください。

KEOS21011-E (F)

アクセスが拒否されました。ホスト = **ホスト名または IP アドレス** ポート番号 = **ポート番号**

説明

アクセスが拒否されました。
動作を継続できる場合は継続して、継続できない場合は動作を停止します。

対処

次に示す動作環境や設定を確認してください。

- 指定したホストで運用管理エージェントが動作しているかどうか。
- ポート番号は正しいかどうか。
- 接続先の運用管理エージェントにアクセスを拒否されていないかどうか。

KEOS21012-I (F)

コマンドを開始しました。コマンド = **コマンドライン文字列** , pid= **プロセス ID** , **環境変数** , **環境情報**

説明

コマンドに示されたコマンドを開始しました。

KEOS21013-I (F)

コマンドが終了しました。コマンド = **コマンドライン** , pid= **プロセス ID** , 終了コード = **終了コード**

説明

コマンドに示されたコマンドが終了しました。

KEOS21014-E (F)

コマンドの実行に失敗しました。コマンド = **コマンドライン**, 原因 = **原因**

説明

コマンドに示されたコマンドの実行に失敗しました。
処理を中断します。

対処

原因に示されたエラーの要因を取り除いて、再度実行してください。

KEOS21015-I (F)

Snapshotlog の収集を中断しました。

説明

snapshot ログの収集中に収集中断の要求を受けました。

KEOS21016-I (C)

Usage: snapshotlog output

説明

snapshotlog コマンドの使用方法です。
標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を終了します。

対処

メッセージを参照して、コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS21017-I (C)

Collection of Snapshotlog has started.

説明

Snapshotlog の収集を開始しました。

KEOS21018-I (C)

Collection of Snapshotlog has finished.

説明

Snapshotlog の収集が完了しました。

KEOS21019-E (C)

An attempt to collect Snapshotlog has failed. (cause = **原因**)

説明

Snapshotlog の収集に失敗しました。

対処

原因を確認してください。

KEOS21020-E (F)

運用管理エージェントの初期化に失敗しました。詳細 = **詳細情報**

説明

運用管理エージェントの初期化に失敗しました。

対処

動作環境や設定を確認してください。確認する際は、次の内容を確認してください。

- 使用済みのポート番号を設定していないかどうか。
- バインドするアドレスの設定をしている場合は、その設定が正しいかどうか。
- バインドするアドレスを IP アドレスパターンで設定している場合は、ローカル IP アドレスにマッチするパターンになっているか。

KEOS21021-W (F)

Snapshotlog の収集対象の指定に誤りがあります。詳細 = **詳細情報**

説明

snapshotlog の収集対象の指定に誤りがあります。その指定を無視して処理を続けます。

対処

設定を見直してください。

KEOS21022-W (F)

プロパティ (**プロパティ名**) の指定値が不正です。 (**デフォルト値**) を使用します。

説明

プロパティの指定に誤りがあります。
デフォルト値を使用します。

対処

設定を見直してください。

KEOS21023-W (F)

ファイルの削除に失敗しました。ファイル名 = **ファイル名**

説明

ファイルを削除できませんでした。
運用管理エージェントの動作を継続できる場合は継続し、継続できない場合は動作を停止します。

対処

ファイルの名前や権限などの動作環境や設定を確認してください。

KEOS21024-E (F)

ディレクトリの作成に失敗しました。ディレクトリ名 = **ディレクトリ名**

説明

ディレクトリを作成できませんでした。
運用管理エージェントの動作を継続できる場合は継続し、継続できない場合は動作を停止します。

対処

ファイルの名前や権限などの動作環境や設定を確認してください。

KEOS21025-E (F)

ファイルへの書き込みに失敗しました。ファイル名 = **ファイル名** 詳細 = **詳細情報**

説明

ファイルに書き込みできませんでした。
運用管理エージェントの動作を継続できる場合は継続し、継続できない場合は動作を停止します。

対処

ファイルの名前や権限などの動作環境や設定を確認してください。

KEOS21026-I (F)

プロセスの監視を開始します。コマンド = **コマンドライン文字列**, pid = **プロセス ID**

説明

論理サーバの監視に使用するプロセスの監視を再開します。コマンドラインは論理サーバの起動に使用したコマンドラインです。

KEOS21027-I (F)

プロセスが終了しました。コマンド = **コマンドライン文字列** , pid= **プロセス ID**

説明

論理サーバの監視に使用するプロセスが終了しました。コマンドラインは論理サーバの起動に使用したコマンドラインです。

KEOS21028-W (F)

リダイレクト定義のキー (**プロパティ名**) が許容範囲を超えています。(**デフォルト値**) を使用します。

説明

プロパティの指定が許容範囲を超えています。デフォルト値を使用します。

対処

設定を見直してください。

KEOS21029-W (F)

スレッドダンプ出力の監視時間を超えました。

説明

強制停止実行時のスレッドダンプ出力の監視時間を超えました。
論理サーバの停止処理を継続します。

対処

設定を見直してください。

KEOS21030-I (F)

snapshot ログ設定ファイルのパスで指定された Snapshotlog の収集を開始します。

説明

snapshot ログの収集を開始します。

KEOS21031-I (F)

snapshot ログ設定ファイルのパスで指定された Snapshotlog の収集が終了しました。

説明

snapshot ログの収集が終了しました。

KEOS21032-W (F)

指定された IP アドレスパターン (**IP アドレスパターン文字列**) に該当する IP アドレスが複数個見つかりました。 (**採用した IP アドレス**) を使用します。

説明

adminagent.properties ファイル中の adminagent.adapter.bind_host キーに指定した IP アドレスパターンに該当するローカル IP アドレスが複数個見つかりました。該当する IP アドレスのうち、最も小さい IP アドレスにバインドします。

対処

一つの IP アドレスにだけ該当する IP アドレスパターンに変更してください。

KEOS21033-W (F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類) の動作確認処理がタイムアウトしました。リトライします。
設定値 = **リトライ回数の設定値** , 現在値 = **リトライ回数の現在値**

説明

動作確認処理がタイムアウトしたため、リトライを実行します。動作確認処理を再実行します。

対処

snapshot ログの収集などで資料を採取して、タイムアウトした要因を調査してください。

KEOS21034-W (F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類) の動作確認処理に失敗しました。リトライします。設定値 = **リトライ回数の設定値** , 現在値 = **リトライ回数の現在値**

説明

動作確認処理に失敗したため、リトライを実行します。動作確認処理を再実行します。

対処

snapshot ログの収集などで資料を採取して、動作確認処理に失敗した要因を調査してください。

KEOS21035-E (F)

論理サーバ名 (論理サーバの種類) の監視中に異常状態を検出しました。

説明

論理サーバの異常状態を検出しました。Management Server に論理サーバの異常を

通知します。

対処

snapshot ログの収集などで資料を採取して、異常状態を検出した要因を調査してください。

KEOS21036-I (F)

1 次資料の Snapshot ログ設定ファイルのパスおよび 2 次資料の Snapshot ログ設定ファイルのパスで指定されたログファイルが存在しません。

説明

表示された Snapshot ログ設定ファイルに記述されたログファイルが存在しません。
処理を継続します。Snapshot ログファイル (zip) は作成しません。

KEOS21037-I (F)

1 次資料の Snapshot ログ設定ファイルのパスおよび 2 次資料の Snapshot ログ設定ファイルのパスで指定された Snapshotlog の収集を開始します。

説明

Snapshot ログの収集を開始します。

KEOS21038-I (F)

1 次資料の Snapshot ログ設定ファイルのパスおよび 2 次資料の Snapshot ログ設定ファイルのパスで指定された Snapshotlog の収集が終了しました。

説明

Snapshot ログの収集が終了しました。

KEOS21039-E (F)

ローカルアドレスが見つかりませんでした。強制停止を実行します。アドレス =IP アドレス

説明

待機系になったと判断して論理サーバを強制停止し、運用管理エージェントを停止します。

対処

動作環境や設定を確認してください。

KEOS21040-W (F)

ファイル aa....aa の所有者 (ユーザ ID=bb....bb) に関連したユーザが複数登録されているため、ユーザ名が特定できませんでした。ユーザ名 cc....cc を使用して、コマンド dd....dd を実行します。

aa....aa : ファイル名

bb....bb : ユーザ ID

cc....cc : ユーザ名

dd....dd : コマンド

説明

ファイルの所有者に関連したユーザが複数登録されているため、ユーザ名が特定できませんでした。メッセージ中表示されているユーザ名を使用して、処理を継続します。

対処

メッセージ中表示されているユーザ名で問題がある場合は、ユーザ ID からユーザ名を特定できるようにしてください。

KEOS21041-W (F)

RMI レジストリに接続できませんでした。詳細 =aa....aa

aa....aa : 詳細情報

説明

RMI レジストリに接続できませんでした。運用管理エージェントの処理を継続します。

対処

このメッセージのあとで何らかのエラーが発生している場合は、詳細情報を参照して、動作環境や設定を確認してください。

KEOS21100-I (L / F)

The administration agent service has started.

説明

運用管理エージェントのサービスを開始しました。

KEOS21101-I (L / F)

The administration agent service has stopped.

説明

運用管理エージェントのサービスを停止しました。

KEOS21102-E (L / F)

The administration agent service could not be initialized.

説明

運用管理エージェントのサービスの初期化に失敗しました。
処理を中止します。

対処

詳細を示すメッセージが出力されています。メッセージを参照して、障害を取り除いてください。

KEOS21103-E (L / F)

The administration agent service could not be started.

説明

運用管理エージェントのサービスを開始できませんでした。
処理を中止します。

対処

動作環境や設定を確認してください。

KEOS21104-E (F)

The administration agent service could not output information to the Event Log service. (ec = エラーコード)

説明

イベントログへの出力ができませんでした。
イベントログへ出力をしないで処理を継続します。

対処

イベントログサービスが正常に動作しているかどうかを確認してください。

KEOS21105-E (L / F)

The administration agent could not be started.

説明

運用管理エージェントが起動できませんでした。
処理を中止します。

対処

詳細を示すメッセージが出力されています。メッセージを参照して、障害を取り除いてください。

KEOS21106-E (L / F)

The administration agent command could not be acquired from the registry.

説明

運用管理エージェントのコマンドをレジストリから取得できませんでした。
処理を中止します。

対処

再起動しても解決できない場合は、保守員に連絡してください。

KEOS21107-E (L / F)

The administration agent could not be started. (ec = エラーコード)

説明

運用管理エージェントのサービスの開始に失敗しました。

対処

動作環境や設定を確認してください。

KEOS21200-I (C / F)

The administration agent has started.

説明

運用管理エージェントのサービスを開始しました。

KEOS21201-I (C / F)

The administration agent has stopped.

説明

運用管理エージェントのサービスを停止しました。

KEOS21202-E (C / F)

An attempt to start the administration agent has failed.

説明

運用管理エージェントのサービスの開始に失敗しました。
コマンドの実行を中止します。

対処

動作環境や設定を確認してください。

KEOS21203-E (C / F)

An attempt to stop the administration agent service has failed.

説明

運用管理エージェントのサービスの停止に失敗しました。
コマンドの実行を中止します。

対処

動作環境や設定を確認してください。

KEOS21206-E (C)

Usage : adminagentctl start|stop

start : start Administration Agent Service

stop : stop Administration Agent Service

説明

コマンドの起動方法に誤りがあります。
コマンドの実行を中止します。

対処

正しいコマンドを入力し直してください。

KEOS21207-E (C / F)

The administration agent service could not be started. (ec = エラーコード)

説明

運用管理エージェントのサービスの開始に失敗しました。

対処

動作環境や設定を確認してください。

KEOS21300-I (C)

Usage: mngautorun [options] [arguments]

options

-d: Restores the setting to its installation time state.

arguments

server: Configures Management Server to run automatically when
this computer is started.

agent: Configures Administration Agent to run automatically when

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

this computer is started.

both: Configures both Management Server and Administration Agent to run automatically, IN ORDER, when this computer is started.

説明

mngautorun コマンドの使用方法です。
標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を終了します。

対処

メッセージを参照して、コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS21301-E (C)

An internal error occurred. [API 名称 failed. ec= エラーコード]

説明

API が失敗しました。
コマンドの実行を中止します。
ほかのアプリケーションがレジストリを操作中に、このコマンドを使用した可能性があります。

対処

あとで再実行するか、ほかのアプリケーションを終了して再実行してください。

KEOS21302-E (C)

An attempt to allocate memory has failed.

説明

メモリの確保に失敗しました。
コマンドの実行を中止します。

対処

ほかのアプリケーションを終了するなど、十分なメモリを確保して、再度実行してください。

KEOS21303-I (C)

Settings have been successfully completed.

説明

設定が成功しました。

KEOS21400-E (F)

An attempt to open the file has failed. (file = aa....aa)

aa....aa : 定義ファイルのパス

説明

定義ファイルのオープンに失敗しました。

対処

定義ファイルの権限などの環境を確認してください。

KEOS21401-E (F)

The specified option is invalid. (line = aa....aa)

aa....aa : 行数

説明

aa....aa 行目のオプションの指定方法に誤りがあります。

対処

adminagentuser.cfg ファイルの内容を確認してください。

KEOS21500-I (C)

Usage: adminagentcheck [-t <time>][<host>[:<port>]]

-t <time>

Specifies the command timeout limit

<time> - command timeout limit

<host>[:<port>]

Specifies the host and the port number of the Administration Agent to be connected.

<host> - host name or IP address

<port> - port number

説明

adminagentcheck コマンドの使用方法です。

標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を終了します。

対処

メッセージを参照して、コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS22000-I (C)

The process was successfully killed. (pid= **プロセスID**)

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

説明

プロセスの停止に成功しました。

KEOS22001-E (C)

The pid is invalid. (pid = **プロセス ID**)

説明

プロセス ID が不正です。
次のプロセスに対する処理を継続します。

対処

コマンドの引数を確認してください。

KEOS22002-E (C)

The process does not exist. (pid = **プロセス ID**)

説明

プロセスが存在しません。
次のプロセスに対する処理を継続します。

対処

コマンドの引数を確認してください。

KEOS22003-E (C)

Access for execution of the command was denied.

説明

コマンドの実行を拒否されました。
処理を終了します。

対処

Administrators グループに所属するユーザで、コマンドを実行してください。

KEOS22004-E (C)

An attempt to kill the process has failed. (**詳細情報**)

説明

プロセスの停止に失敗しました。
処理を継続できる場合は継続して、継続できない場合は終了します。

対処

保守員に連絡してください。

KEOS22005-I (C)

Usage: kill pid ...

説明

Kill コマンドの使用方法です。

標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を終了します。

対処

メッセージを参照して、コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS22006-W (F)

Zip ファイルへのエントリの書き込みに失敗しました。ファイル名 = **ファイル名** 詳細情報 = **詳細情報**

説明

Zip ファイルへのエントリの書き込みに失敗しました。

処理を続行します。

対処

詳細情報を参照してエラーの要因を取り除き、再度実行してください。

KEOS22100-I (C)

Usage:

```
mngsvrupdate [-t <target name>] [-k <target kind>] <command> [<args>]
```

where:

-t <target name>

Specifies a target name, such as a logical server or host.

-k <target kind>

Indicates the kind of a target. <target kind>:=logicalServer|host (the default is logicalServer)

<command>

"d2r" - Convert DataSource to Resource Adapter.

<args>

For the "d2r" command:

```
[<dataSource> [<resAdapter>]]
```

<dataSource> - DataSource

<resAdapter> - Resource Adapter

説明

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

mngsvrupdate コマンドの使用方法です。
標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を終了します。

対処

メッセージを参照して、コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS22101-I (C / F)

No convertible datasource was found for the specified parameters.

説明

移行可能なデータソースはありませんでした。

KEOS22102-I (C / F)

The conversion ended successfully. (Logical Server = **論理サーバ名**, Datasource = **変換前のデータソースの表示名**, Resource Adapter= **変換後のリソースアダプタの表示名**)

説明

データソースをリソースアダプタに移行しました。

KEOS22103-W (C / F)

The conversion cannot be performed. (Logical Server = **論理サーバ名**, Datasource = **変換前のデータソースの表示名**)

説明

表示名が変更されている可能性があるため移行できません。
処理をスキップして、次のデータソースに対する処理を継続します。

対処

データソースとリソースアダプタの表示名を指定して、移行コマンドを実行してください。

KEOS22104-E (C / F)

An attempt to convert the datasource has failed. (details = **詳細情報**)

説明

データソースの移行に失敗しました。

対処

詳細情報を参照してエラーの要因を取り除き、再度実行してください。

KEOS22300-W (F)

manager.cfg ファイルを読み込みません。デフォルト値を使用します。

説明

manager.cfg ファイルを読み込みませんでした。デフォルト値を使用します。デフォルト値を使用して処理を続行します。

対処

以下のことを確認してください。

- manager.cfg ファイルが存在する
- manager.cfg ファイルにアクセス権がある
- manager.cfg ファイルの形式が正常である

KEOS22301-W (F)

プロパティ (**プロパティ名**) の指定値が不正です。 **デフォルト値** を使用します。

説明

プロパティの指定に誤りがあります。デフォルト値を使用して処理を続行します。

対処

設定を見直してください。

KEOS22302-E (C)

ログの初期化に失敗しました。(ファイル名 = **ログファイル名**, 理由 = **失敗原因**)

説明

ログの初期化に失敗しました。ログを出力しないで処理を実行します。

対処

ログ出力先の環境を確認してください。

KEOS22303-I (F)

継続メッセージ

説明

このメッセージは継続メッセージです。

このメッセージとプロセス ID, スレッド ID が同一で, このメッセージの直前に出力されたメッセージから継続しています。

KEOS22304-I (F)

コマンドを開始します。コマンド = コマンドライン , pid= プロセス ID, 開始時刻 = コマンド開始時刻

説明

メッセージに示すコマンドを開始します。

KEOS22305-I (F)

コマンドを終了します。pid= プロセス ID, 開始時刻 = コマンド開始時刻 , 終了コード = 終了コード

説明

プロセス ID とコマンド開始時刻で示されるコマンドを終了します。

KEOS22400-E (C)

Usage: mngenvsetup [-mng | -ua] { <Management User Group> | -d }

説明

mngenvsetup の使用方法を表示します。標準エラー出力にメッセージコードとメッセージを表示して、処理を中止します。

対処

正しい構文でコマンドを実行してください。

KEOS22401-I (C / F)

The configuration of permission has succeeded.(Command Name = aa....aa)

aa....aa : 変更対象コマンド名

説明

変更対象コマンドでパーミッションの設定に成功しました。

KEOS22402-I (C / F)

The configuration of group has succeeded.(Command Name = aa....aa, Group Name = bb....bb)

aa....aa : 変更対象コマンド名

bb....bb : 指定グループ名

説明

変更対象コマンドで指定されたグループの設定に成功しました。

KEOS22403-I (C / F)

The both configurations of MNG Administration Group and Integration User Administration Group have succeeded.(Group Name = aa....aa)

aa....aa : 指定グループ名

説明

Management Server 管理グループおよび統合ユーザ管理グループが、指定されたグループに設定されました。

KEOS22404-I (C / F)

The configuration of MNG Administration Group has succeeded.(Group Name = aa....aa)

aa....aa : 指定グループ名

説明

Management Server 管理グループが指定されたグループに設定されました。

KEOS22405-I (C / F)

The configuration of Integration User Administration Group has succeeded.(Group Name = aa....aa)

aa....aa : 指定グループ名

説明

統合ユーザ管理グループが指定されたグループに設定されました。

KEOS22406-E (C)

Specified group is not in existence. (Group name = aa....aa)

aa....aa : 指定グループ名

説明

指定されたグループは OS に登録されていません。標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を中止します。

対処

存在するグループを指定してください。

KEOS22407-E (C / F)

The configuration of permission has failed.(Command Name = aa....aa, errno = bb....bb)

aa....aa : 変更対象コマンド名

bb....bb : 詳細情報

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

説明

変更対象コマンドでパーミッションの設定に失敗しました。標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を続行します。

対処

root で実行しているかどうかを確認してください。root 以外で実行している場合は root で再度実行してください。それでも解決しない場合は保守員に連絡してください。

KEOS22408-E (C / F)

The configuration of group has failed.(Command Name = aa....aa, Group Name = bb....bb, errno = cc....cc)

aa....aa : 変更対象コマンド名

bb....bb : 指定グループ名

cc....cc : 詳細情報

説明

変更対象コマンドで指定されたグループの設定に失敗しました。標準エラー出力にメッセージを表示し、処理を続行します。

対処

root で実行しているかどうかを確認してください。root 以外で実行している場合は root で再度実行してください。それでも解決しない場合は保守員に連絡してください。

KEOS22409-E (C / F)

The both configurations of MNG Administration Group and Integration User Administration Group have failed.(Group Name = aa....aa)

aa....aa : 指定グループ名

説明

Management Server 管理グループ、統合ユーザ管理グループが指定されたグループの設定に失敗しました。標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を中止します。

対処

root で実行しているかどうかを確認してください。root 以外で実行している場合は root で再度実行してください。それでも解決しない場合は保守員に連絡してください。

KEOS22410-E (C / F)

The configuration of MNG Administration Group has failed.(Group Name = aa....aa)

aa....aa : 指定グループ名

説明

Management Server 管理グループが指定されたグループの設定に失敗しました。標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を中止します。

対処

root で実行しているかどうかを確認してください。root 以外で実行している場合は root で再度実行してください。それでも解決しない場合は保守員に連絡してください。

KEOS22411-E (C / F)

The configuration of Integration User Administration Group has failed.(Group Name = aa....aa)

aa....aa : 指定グループ名

説明

統合ユーザ管理グループが指定されたグループの設定に失敗しました。標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を中止します。

対処

root で実行しているかどうかを確認してください。root 以外で実行している場合は root で再度実行してください。それでも解決しない場合は保守員に連絡してください。

KEOS22415-E (C / F)

The memory allocation has failed.

説明

メモリ割り当てに失敗しました。標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を中止します。

対処

原因を取り除いて再度実行してください。

KEOS22416-E (C)

The process of the log initialization has failed.

説明

ログの初期化に失敗しました。標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を中止します。

対処

ログ出力先の環境を確認してください。

KEOS22417-E (C / F)

An attempt to open the file has failed.(File Path = aa....aa, errno = bb....bb)

aa....aa：ファイルパス

bb....bb：詳細情報

説明

ファイルのオープンに失敗しました。
処理を続行します。

対処

エラーの場合メッセージの「File Path」に表示されたファイルを削除して、再度実行してください。

KEOS22418-E (C / F)

An attempt to remove the file has failed.(File Path = aa....aa, errno = bb....bb)

aa....aa：ファイルパス

bb....bb：詳細情報

説明

ファイルの削除に失敗しました。
処理を続行します。

対処

エラーの場合メッセージの「File Path」に表示されたファイルを削除して、再度実行してください。

KEOS22419-E (C / F)

An attempt to change the process authority has failed.(Detail = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

プロセス権限の変更に失敗しました。
処理を中止します。

対処

保守員に連絡してください。

KEOS23001-E (C)

The option is specified incorrectly.

説明

コマンドの引数に指定された、オプションの指定に誤りがあります。

コマンドの処理を中止します。

対処

オプションを正しく指定して、再度コマンドを実行してください。

KEOS23002-E (C)

JP1/Base was not properly installed.

説明

JP1/BASE の製品がインストールされていません。
コマンドの処理を中止します。

対処

JP1/BASE の製品をインストール後、再度コマンドを実行してください。

KEOS23003-I (C)

The adapter command setup has started.

説明

アダプタコマンドのセットアップが開始されました。
処理を続行します。

KEOS23004-I (C)

The adapter command setup finished successfully.

説明

アダプタコマンドのセットアップが正常終了しました。
処理を終了します。

KEOS23005-E (C)

Access to the adapter command settings file (**アダプタコマンド設定ファイル名**) was denied.

説明

アダプタコマンド設定ファイルのアクセスに失敗しました。
コマンドの処理を中止します。

対処

コマンド実行ユーザにファイルの作成または削除の権限があるかどうかを確認してください。また、ファイルの存在するディスクに空きがあるかどうかを確認してください。

KEOS23006-I (C)

The adapter command unsetup has started.

説明

アダプタコマンドのアンセットアップが開始されました。
処理を続行します。

KEOS23007-I (C)

The adapter command unsetup finished successfully.

説明

アダプタコマンドのアンセットアップが正常終了しました。
処理を終了します。

KEOS23008-E (C)

usage : mngsvr_adapter_setup [-i|-u] [-t IM_CS|IM_CM]

-i installing adapter command(default)

-u uninstalling adapter command

-t selection of the target JP1 product(default IM_CS)

説明

mngsvr_adapter_setup コマンドの使用方法です。
標準エラー出力にメッセージを表示して、処理を終了します。

対処

メッセージを参照して、コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS23053-E (C)

An error exists in the parameter set up in the standard input.

説明

標準入力中に設定されたパラメタに誤りがあります。
コマンドの処理を中止します。

対処

関連する JP1 製品の前提バージョンを確認してください。

KEOS23054-E (C)

The parameter of the format version set up in the standard input cannot be processed.

説明

標準入力中に設定されたフォーマットバージョンのパラメタは処理できません。
コマンドの処理を中止します。

対処

関連する JP1 製品の前提バージョンを確認してください。

KEOS23101-E (C)

The option is specified incorrectly.

説明

コマンドの引数に指定された、オプションの指定に誤りがあります。
コマンドの処理を中止します。

対処

オプションを正しく指定して、再度コマンドを実行してください。

KEOS23102-E (C)

An attempt to access the registry has failed.

説明

レジストリのアクセスに失敗しました。
コマンドの処理を中止します。
レジストリなどの動作環境が破損している可能性があります。

対処

OS を再起動後、再実行しても解決しない場合は、保守員に連絡してください。

KEOS23103-E (C)

An internal error occurred.

説明

内部エラーが発生しました。
コマンドの処理を中止します。

対処

コマンドを再実行しても障害が取り除かれない場合は、保守員に連絡してください。

KEOS23201-I (F)

JP1 イベントの発行に成功しました。pid= **プロセス識別子**, tid= **スレッド識別子**, 事象発生時刻
=JP1 イベントの発行が依頼された時刻

説明

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

JP1 イベントの発行に成功しました。
処理を続行します。

KEOS23202-W (F)

JP1 イベントの発行に失敗しました。pid= **プロセス識別子** , tid= **スレッド識別子** , 事象発生時刻 = **JP1 イベントの発行が依頼された時刻** , ステータス = **失敗の原因を表す状態コード**

説明

JP1 イベントの発行に失敗しました。
処理を続行します。

対処

次の状態コードごとの対処を基に、エラーの原因を取り除いてください。

40 :

JP1 イベントサービスに接続できませんでした。接続先の JP1 イベントサービスが起動されているか確認してください。

43 :

ファイルの入出力エラーが発生しました。システムリソースの使用状況を確認してください。

51 :

メモリ不足が発生しました。システムリソースの使用状況を確認してください。

52 :

ファイルのオープン数が限界に達しました。システムリソースの使用状況を確認してください。

その他 :

保守員に連絡してください。

KEOS23203-E (F)

設定ファイルの読み込みに失敗しました。ファイル名 = **ファイル名**

説明

設定ファイルの読み込みに失敗しました。
処理を続行しますが、以降の JP1 イベントは発行されません。

対処

設定ファイルがあるかどうか、またアクセス権限を確認してください。確認したあとは、J2EE サーバまたは Management Server を再起動してください。

KEOS23204-I (F)

JP1 イベント発行処理の初期化に成功しました。

説明

JP1 イベント発行処理の初期化に成功しました。
処理を続行します。

KEOS23205-E (F)

JP1 イベント発行処理の初期化に失敗しました。詳細情報 = JP1 イベント発行処理初期化関数がステータス **失敗の原因を表す状態コード** で失敗しました。

説明

JP1 イベント発行処理初期化関数が異常終了しました。
処理を続行しますが、以降の JP1 イベントは発行されません。

対処

次の状態コードごとの対処を基にエラーの原因を取り除いたあと、J2EE サーバ、Management Server または運用管理エージェントを再起動してください。

50 :

ライブラリが見つかりませんでした。前提バージョンの JP1/Base がインストールされているか確認してください。

51 :

メモリ不足が発生しました。システムリソースの使用状況を確認してください。

その他 :

保守員に連絡してください。

KEOS23206-E (F)

JP1 イベント発行処理の初期化に失敗しました。詳細情報 = **ロードに失敗したシェアードライブラリ名**のロードに失敗しました。

説明

シェアードライブラリのロードに失敗しました。
処理を続行しますが、以降の JP1 イベントは発行されません。

対処

保守員に連絡してください。

KEOS23207-E (F)

内部エラーが発生しました。

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

説明

内部エラーが発生しました。
処理を続行しますが、以降の JP1 イベントは発行されません。

対処

J2EE サーバ, Management Server, または運用管理エージェントを再起動してもエラーの要因が取り除かれない場合は、保守員に連絡してください。

KEOS23301-I (F)

The web system **追加した Web システム名** was added.

説明

Web システムが追加されました。

KEOS23302-I (F)

The web system **削除した Web システム名** was deleted.

説明

Web システムが削除されました。

KEOS23303-I (F)

The web system **変更した Web システム名** was modified.

説明

Web システムが変更されました。

KEOS24000-E (C)

Usage:

コマンドの使用方法

説明

コマンドの引数の指定に誤りがあります。

対処

メッセージを参照して、コマンドの使用方法を確認してください。

次の誤りが考えられます。

- 必須のオプションが指定されていません。
- 共通引数の指定が省略されており、クライアント設定プロパティファイル (.cmxrc) が正しく読み込めない状態にあります。クライアント設定プロパティファイルが OS のログインユーザのホームディレクトリ下に作成されていない、またはファイルのアクセス権限に誤りがあります。

- 指定できないオプションが指定されています。
- オプションとオプション引数の指定関係に誤りがあります。オプション引数の指定が必須な場合にオプション引数が指定されていない、またはオプション引数が指定できないオプションに対してオプション引数が指定されています。

KEOS24001-E (C)

The specified file is not a normal file. file name = **ファイル名**

説明

特殊ファイルが指定されました。
処理を中止します。

対処

指定したファイルを確認してください。

KEOS24002-E (C)

An exception occurred during an attempt to read .cmxrc. (details = **詳細情報**)

説明

.cmxrc ファイルの読み込みに失敗しました。
処理を中止します。

対処

.cmxrc ファイルのアクセス権限を確認してください。
ファイルのアクセス権限に誤りがない場合、コマンドを再実行しても障害が回復しないときは、保守員に連絡してください。

KEOS24003-E (C)

The host or userid common option has not been specified.

説明

共通引数にホストまたはユーザ ID が指定されていません。
処理を中止します。

対処

クライアント設定プロパティファイル (.cmxrc) に、cmx.connect.host キーおよび cmx.connect.userid キーが設定されているか確認してください。

KEOS24004-E (C)

オプション and **オプション** cannot be specified simultaneously.

説明

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

これらのオプションは同時に指定できません。
処理を中止します。

対処

コマンドに指定した引数を確認してください。

KEOS24005-E (C)

The file does not exist. file name = **ファイル名**

説明

指定したファイルは存在しません。
処理を中止します。

対処

コマンドに指定した引数を確認してください。

KEOS24006-E (C)

A parser error occurred. (details = **詳細情報**)

説明

パーサで障害が発生しました。
処理を中止します。

対処

Cosminexus XML Processor がインストールされているか、またはインストールした Cosminexus XML Processor のバージョンに誤りがないか確認してください。

KEOS24007-E (C)

The definition file is invalid. file name = **ファイル名** line number = **行番号** column number = **列番号**
details = **詳細情報**

説明

ファイルの解析時に障害が発生しました。指定した簡易構築定義ファイルまたは構成変更定義ファイルの内容が不正です。
処理を中止します。

対処

簡易構築定義ファイルまたは構成変更定義ファイルの誤りを修正し、コマンドを再実行してください。なお、詳細情報には Cosminexus XML Processor のメッセージが出力されます。メッセージの内容については、マニュアル「Cosminexus XML Processor ユーザーズガイド」を参照してください。

KEOS24008-E (C)

An exception occurred while reading the file. (file name = **ファイル名** , details = **詳細情報**)

説明

ファイルの読み込み時に障害が発生しました。
処理を中止します。

対処

ファイルのアクセス権限を確認してください。
ファイルのアクセス権限に誤りがない場合、コマンドを再実行しても障害が回復しないときは、保守員に連絡してください。

KEOS24009-E (C)

The host is invalid. (details = **詳細情報**)

説明

ホスト名またはポート番号の指定が不正です。
処理を中止します。

対処

ホスト名およびポート番号の指定方法を確認してください。

KEOS24010-E (C)

A communication error occurred. (details = **詳細情報**)

説明

通信障害が発生しました。
処理を中止します。

対処

Management Server の起動状態、または共通引数の `-m` オプションで指定したホスト名およびポート番号の指定値を確認してください。また、接続元と接続先の製品が接続可能な組み合わせであるか確認してください。

KEOS24011-E (C)

An exception occurred while creating the temporary file. (details = **詳細情報**)

説明

一時ファイル作成時に障害が発生しました。
処理を中止します。

対処

保守員に連絡してください。

KEOS24012-E (C)

The option value is invalid. (option = **オプション** , value = **オプション値**)

説明

オプションに不正な値が指定されています。
処理を中止します。

対処

簡易構築定義ファイルまたは構成変更定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24013-E (C)

The parameter **パラメタ** cannot be specified for a logical server of type **論理サーバタイプ** . (line number = **行番号**)

説明

論理サーバタイプに不正なパラメタが指定されています。表示された行番号の位置で処理を中止します。

対処

構成定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24014-E (C)

Multiple parameter values cannot be specified for the parameter **パラメタ** . (line number = **行番号**)

説明

パラメタには複数の値を指定できません。表示された行番号の位置で処理を中止します。

対処

構成定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24015-E (C)

The parameter value **パラメタ値** cannot be specified for the parameter **パラメタ** . (line number = **行番号**)

説明

パラメタに不正な値が指定されています。表示された行番号の位置で処理を中止します。

対処

構成定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24016-E (C)

An invalid namespace was used in the XML file.

説明

不正な名前空間が使用されました。
処理を中止します。

対処

簡易構築定義ファイルまたは構成変更定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24017-E (C)

File open failed. File Name= **ファイル名** detail= **詳細情報**

説明

ファイルのオープンに失敗しました。
処理を中止します。

対処

ファイルのアクセス権限を確認してください

KEOS24018-E (C)

Invalid Tier combinations have been specified.

説明

物理ティアの組み合わせが不正です。
処理を中止します。

対処

簡易構築定義ファイルまたは構成変更定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24019-E (C)

Two or more aa....aa were allocated for a unit. (unit name = bb....bb)

aa....aa : 物理ティアの種類

bb....bb : サービスユニット名

説明

サービスユニット bb....bb に、同じ物理ティアの種類 (aa....aa) が指定されている allocated-host 要素が複数記述されています。
処理を中止します。

対処

簡易構築定義ファイルまたは構成変更定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24020-E (C)

No tier (tier type = **物理ティアの種類**) was allocated for a unit (unit name = **サービスユニット名**).

説明

サービスユニットに、物理ティアの種類が指定された allocated-host 要素が定義されていません。
処理を中止します。

対処

簡易構築定義ファイルまたは構成変更定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24021-E (C)

A aa....aa and other tiers were allocated for a unit. (unit name = bb....bb)

aa....aa：物理ティアの種類

bb....bb：サービスユニット名

説明

サービスユニット bb....bb に、物理ティアの種類 (aa....aa) が指定された allocated-host 要素とそれ以外の物理ティアの種類が指定された allocated-host 要素が定義されています。
処理を中止します。

対処

構成変更定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24022-E (C)

An invalid logical server type (**論理サーバの種類**) is defined in **物理ティアの種類** .

説明

物理ティアの種類に指定できない論理サーバの種類が指定されています。
処理を中止します。

対処

簡易構築定義ファイルまたは構成変更定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24023-I (C)

The translations of the abstract parameters were successful.

説明

抽象パラメタの展開に成功しました。

KEOS24024-E (C)

An invalid server ID rule (**サーバ ID ルール**) is defined.

説明

不正なサーバ ID ルールが指定されています。
処理を中止します。

対処

サーバ ID ルールを見直してください。

KEOS24025-E (C)

A number of units exceeding the number that can be generated for the server ID rule was specified.

説明

サーバ ID ルールで生成できるサーバ ID の個数以上のサービスユニットは登録できません。
処理を中止します。

対処

サーバ ID ルールを見直してください。

KEOS24026-E (C)

An invalid number of elements is specified.

説明

オプション引数中の要素数が不正です。
処理を中止します。

対処

コマンドの実行方法を確認してください。

KEOS24027-E (C)

An invalid element is specified. (option = **オプション** , element = **オプション引数中の要素**)

説明

オプション引数中に不正な要素が指定されています。
処理を中止します。

対処

コマンドの実行方法を確認してください。

KEOS24028-E (C)

A duplicated element is specified. (option = オプション , element = オプション引数中の要素)

説明

オプション引数中の要素が重複して指定されています。
処理を中止します。

対処

コマンドの実行方法を確認してください。

KEOS24029-E (C)

An invalid combination of tiers is specified.

説明

不正な物理ティアの組み合わせが指定されています。
処理を中止します。

対処

コマンドの実行方法を確認してください。

KEOS24030-E (C)

An invalid command is specified. (command = コマンド)

説明

不正なコマンドが指定されています。
処理を中止します。

対処

コマンドの実行方法を確認してください。

KEOS24031-E (C)

The sfo-tier and other tiers are allocated to the unit. (unit name = サービスユニット名)

説明

サービスユニットに sfo-tier とそれ以外のティアが割り当てられています。
処理を中止します。

対処

構成定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24032-E (C)

The parameter **パラメタ** cannot be used with the product **製品名**. (line number = **定義ファイルの行番号**)

説明

パラメタは、この製品では使用できません。
処理を中止します。

対処

このパラメタは定義ファイルから削除してください。

KEOS24033-E (C)

The **ティア** cannot be used with the product **製品名**.

説明

ティアは、この製品では使用できません。
処理を中止します。

対処

ティアの指定を定義ファイルから削除してください。

KEOS24035-E (C)

In the product **製品名**, you must specify the IP address of the local host (the host executing the command) for the management IP or operational IP address. (host name = **ホスト名**)

説明

この製品では、operationalIP または、managementIP には自ホスト (コマンドを実行したホスト) の IP アドレス以外は指定できません。
処理を中止します。

対処

定義文中のホストに指定した IP アドレスを自ホストの IP アドレスに変更してください。

KEOS24036-E (C)

The load balancer cannot be defined in the ctm-tier. (Web system name = aa....aa)

aa....aa : Web システム名

説明

CTM ティアにはロードバランサを定義できません。
処理を中止します。

対処

簡易構築定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24037-E (C)

The j2ee-server-count cannot be specified for the aa....aa. (Web system name = bb....bb)

aa....aa : 物理ティアの種類

bb....bb : Web システム名

説明

物理ティア aa....aa に j2ee-server-count タグは指定できません (Web システム名 =bb....bb)。

処理を中止します。

なお、処理対象が運用管理ポータル、または Smart Composer の free-tier で定義した論理サーバの場合、Web システム名には [no-name] が出力されます。

対処

ティア aa....aa の j2ee-server-count タグを簡易構築定義ファイルから削除してください。

KEOS24038-E (C)

When the j2ee-server-count is specified as 0, the j2ee-server cannot be specified for the logical-server-type. (Web system name = aa....aa)

aa....aa : Web システム名

説明

j2ee-server-count タグの指定値が 0 の場合は論理サーバ種別 j2ee-server を指定できません (Web システム名 =aa....aa)。

処理を中止します。

対処

論理サーバ種別 aa....aa の指定を簡易構築定義ファイルから削除してください。

KEOS24039-E (C)

When the logical-server-type is specified as aa....aa, the server-no cannot be specified. (Web system name = bb....bb)

aa....aa : 論理サーバ種別

bb....bb : Web システム名

説明

論理サーバ種別 aa....aa に server-no タグは指定できません (Web システム名 =bb....bb)。

処理を中止します。

なお、処理対象が運用管理ポータル、または Smart Composer の free-tier で定義した論理サーバの場合、Web システム名には [no-name] が出力されます。

対処

論理サーバ種別 aa....aa の server-no タグを簡易構築定義ファイルから削除してください。

KEOS24040-E (C)

The server-no(aa....aa) is larger than the j2ee-server-count(bb....bb). (Web system name = cc....cc)

aa....aa : server-no タグの指定値

bb....bb : j2ee-server-count タグの指定値

cc....cc : Web システム名

説明

server-no タグの指定値 (aa....aa) に、j2ee-server-count タグの指定値 (bb....bb) より大きい値が設定されています (Web システム名 =cc....cc)。処理を中止します。

対処

簡易構築定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24041-E (C)

The server-no is not specified for the define-server. (Web system name = aa....aa, unit name = bb....bb)

aa....aa : Web システム名

bb....bb : ユニット名

説明

ユニット (Web システム名 =aa....aa , ユニット名 =bb....bb) のサーバ定義に server-no タグが指定されていません。処理を中止します。

対処

ユニット bb....bb のサーバ定義 (j2ee-server タグ) に server-no タグを指定してください。

KEOS24042-E (C)

When the j2ee-server-count is not specified, the server-no cannot be specified. (Web system name = aa....aa)

aa....aa : Web システム名

説明

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

j2ee-server-count タグが指定されていない場合、server-no タグは指定できません (Web システム名 =aa....aa)

処理を中止します。

なお、処理対象が運用管理ポータル、または Smart Composer の free-tier で定義した論理サーバの場合、Web システム名には [no-name] が出力されます。

対処

簡易構築定義ファイルから server-no タグを削除してください。

KEOS24043-E (C)

Multiple logical-server-type of the aa....aa are specified. (Web system name = bb....bb)

aa....aa : 論理サーバ種別

bb....bb : Web システム名

説明

論理サーバ種別 aa....aa が重複して指定されています (Web システム名 =bb....bb)
処理を中止します。

対処

簡易構築定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24044-E (C)

aa....aa cannot be specified in this Web system. (Web system name = bb....bb)

aa....aa : ティアの種類

bb....bb : Web システム名

説明

この Web システムに aa....aa は指定できません。

処理を中止します。

なお、処理対象が運用管理ポータル、または Smart Composer の free-tier で定義した論理サーバの場合、Web システム名には [no-name] が出力されます。

対処

ティアの種類に free-tier を指定する場合は、Web システム名を省略してください。

Web システム名を指定している場合はティアの種類に free-tier は指定できません。

簡易構築定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24045-E (C)

A configuration tag cannot be specified for a free-tier tier tag.

説明

free-tier の場合、tier タグに configuration タグは指定できません。処理を中止しま

す。

対処

tier タグの configuration タグの指定を削除して、unit タグの configuration タグに指定してください。

KEOS24046-E (C)

A user-server configuration cannot be specified for the aa....aa. (Web system name = bb....bb)

aa....aa : ティアの種類

bb....bb : Web システム名

説明

tier タグにユーザサーバのコンフィグレーションは指定できません。

処理を中止します。

なお、処理対象が運用管理ポータル、または Smart Composer の free-tier で定義した論理サーバの場合、Web システム名には [no-name] が出力されます。

対処

tier タグに指定しているユーザサーバの configuration タグの指定を削除して、unit タグにユーザサーバの configuration タグを指定してください。

KEOS24047-E (C)

The logical server type (aa....aa) cannot be used with the product (bb....bb).

aa....aa : 論理サーバ種別

bb....bb : 製品名

説明

論理サーバ種別 aa....aa は、製品 bb....bb では使用できません。

処理を中止します。

対処

論理サーバ種別 aa....aa の指定を簡易構築定義ファイルから削除してください。

KEOS24048-E (C)

The load balancer cannot be defined.

説明

Web システム名を省略している場合、load-balancer タグは指定できません。

処理を中止します。

対処

load-balancer タグの定義を削除してください。

KEOS24049-E (C)

The cluster-ref aa...aa is invalid.(Web system name = bb...bb)

aa...aa : クラスタ名

bb...bb : Web システム名

説明

クラスタ化できない論理サーバにクラスタの定義が指定されています。cluster-ref タグの指定値 aa...aa が定義されていない、またはクラスタの種類が異なります。処理を中止します。

なお、処理対象が運用管理ポータル、または Smart Composer の free-tier で定義した論理サーバの場合、Web システム名には [no-name] が出力されます。

対処

簡易構築定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24050-E (C)

The logical-server-name must be specified for the free-tier.

説明

free-tier の場合、logical-server-name タグは省略できません。

処理を中止します。

対処

logical-server-name タグを指定してください。

KEOS24051-E (C)

The configuration cannot be specified for the cluster aa...aa.

aa...aa : クラスタ名

説明

クラスタに configuration タグは指定できません。

処理を中止します。

対処

クラスタの configuration タグの定義を削除してください。

KEOS24052-E (C)

More than one Web system does not have a name.

aa...aa : クラスタ名

説明

名前のない Web システムが複数存在します。処理を中止します。

対処

簡易構築定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24053-E (C)

More than one unit does not have a name.

説明

名前のないユニットが複数存在します。処理を中止します。

対処

簡易構築定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24054-E (C)

A unit for a Web system that does not have a name, or a Web system that does have a name but for which the unit is omitted, is specified.(Web system name = aa....aa)

aa....aa : Web システム名

説明

Web システム名が定義されていない Web システムで unit タグにサービスユニット名が指定されています。または、Web システム名が定義されている Web システムで unit タグが省略されています。

処理を中止します。

なお、処理対象が運用管理ポータル、または Smart Composer の free-tier で定義した論理サーバの場合、Web システム名には [no-name] が出力されます。

対処

簡易構築定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24055-E (C)

In the product aa....aa, you must specify the IP address or host name of the local host (the host executing the command) for the host-name or agent-host. (host name = bb....bb)

aa....aa : 製品名

bb....bb : ホスト名

説明

製品 aa....aa では、host-name タグ、または agent-host タグには自ホスト（コマンドを実行したホスト）の IP アドレスまたはホスト名以外は指定できません。

処理を中止します。

対処

定義文中のホストに指定した IP アドレスを自ホストの IP アドレスに変更してください。

KEOS24056-E (C)

The logical-server-type must be specified for the configuration of tier. (Web system name = aa....aa, tier type = bb....bb)

aa....aa : Web システム名

bb....bb : ティアの種類

説明

tier の configuration タグでは、logical-server-type タグは省略できません。
処理を中止します。

対処

logical-server-type タグを指定してください。

KEOS24100-I (F)

簡易構築の処理を開始します。(クライアント = 接続元)

説明

Smart Composer による構築処理を開始します。

KEOS24101-I (F)

簡易構築の処理を終了します。

説明

Smart Composer による構築処理を終了します。

KEOS24102-E (C)

A communication error occurred. (details = **詳細情報**)

説明

通信障害が発生しました。
処理を中止します。

対処

コマンドを再実行しても障害が回復しない場合は、保守員に連絡してください。

KEOS24103-E (C)

An exception occurred while creating a temporary file. (details = **詳細情報**)

説明

一時ファイル作成時に障害が発生しました。

処理を中止します。

対処

保守員に連絡してください。

KEOS24104-E (C)

An administrator's user ID or a password is incorrect.

説明

管理ユーザ ID またはパスワードが不正です。

処理を中止します。

対処

指定した管理ユーザ ID およびパスワードを確認してください。

KEOS24105-E (C)

An administrator's user account is already specified.

説明

Management Server の管理ユーザ ID およびパスワードはすでに登録されています。

処理を中止します。

対処

このコマンドでは、登録済みの管理ユーザ ID およびパスワードは変更できません。

管理ユーザ ID およびパスワードの変更が必要な場合は、運用管理ポータルを使用してください。

KEOS24106-E (C)

The configuration file could not be saved. (details = [詳細情報](#))

説明

設定ファイルの保存に失敗しました。

対処

保守員に連絡してください。

KEOS24107-I (F)

コマンド名の処理を開始します。

説明

コマンドの処理を開始します。

KEOS24108-I (F)

コマンド名の処理が終了しました。

説明

コマンドの処理が終了しました。

KEOS24109-E (C)

The specified Web system (Web system name = aa....aa) is not registered.

aa....aa : Web システム名

説明

コマンドの `-s` オプション, または構成変更定義ファイルに指定された Web システムは登録されていません。

処理を中止します。

対処

コマンドに指定した引数, または構成変更定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24110-E (C)

The specified unit (Web system name = aa....aa, unit name = bb....bb) is not registered.

aa....aa : Web システム名

bb....bb : ユニット ID

説明

コマンドの `-unit` オプションに指定されたサービスユニットは, Web システムに登録されていません。

処理を中止します。

対処

コマンドに指定した引数, または構成変更定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24111-E (C)

The specified tier (Web system name = aa....aa, tier type = bb....bb) is not registered.

aa....aa : Web システム名

bb....bb : ティア種別

説明

構成変更定義ファイルに指定された物理ティアの種類は, Web システムに登録されていません。

処理を中止します。

対処

構成変更定義ファイル中の物理ティアの種類（物理ティアの定義の tier-type タグまたはサービスユニットの定義の hosts-for タグ）に、Web システム構築時に定義された物理ティア以外が指定されています。

構成変更定義ファイルを修正し、コマンドを再実行してください。

KEOS24112-E (C)

No units are registered in the Web system. (Web system name = aa....aa)

aa....aa : Web システム名

説明

Web システムには、サービスユニットが登録されていません。

すべてのサービスユニットが削除されています。

処理を中止します。

対処

コマンドに指定した引数を確認してください。

コマンドの引数に間違いがない場合は、サービスユニットを追加してください。

KEOS24113-E (C)

The Web system (Web system name = aa....aa) is already registered.

aa....aa : Web システム名

説明

簡易構築定義ファイルに指定された Web システムは、すでに登録されています。

処理を中止します。

対処

簡易構築定義ファイルの内容およびコマンドの実行方法を確認してください。

KEOS24114-E (C)

The unit (Web system name = aa....aa, unit name = bb....bb) is already registered.

aa....aa : Web システム名

bb....bb : ユニット ID

説明

構成変更定義ファイルに指定されたサービスユニットは、Web システムにすでに登録されています。

処理を中止します。

対処

構成変更定義ファイルの内容およびコマンドの実行方法を確認してください。

KEOS24115-E (C)

The host (host name/IP address = **ホスト名または運用 IP アドレス**) is already registered.

説明

ホストはすでに登録されています。
処理を中止します。

対処

簡易構築定義ファイルの内容およびコマンドの実行方法を確認してください。
別の Web システムに同じ運用 IP アドレスを指定したホストがないか、または、
Web システム内で同じホスト名を使用していないか確認してください。

KEOS24116-E (C)

An attempt to register the host that registers the naming service for the management server (host name = **Management Server が使用するネーミングサービスを登録するホスト名**) has failed.

説明

Management Server が使用するネーミングサービスを登録するホストの登録に失敗
しました。
処理を中止します。

対処

コマンドを再実行しても障害が回復しない場合は、保守員に連絡してください。

KEOS24117-I (C)

The settings of the administrator's user account were changed.

説明

管理ユーザアカウントの設定を変更しました。

KEOS24119-I (C)

The naming service for the management server (logical server name = **Management Server が使用するネーミングサービスの名称**) has already started.

説明

Management Server が使用するネーミングサービスはすでに起動しています。

KEOS24120-E (C)

An attempt to start the naming service for the management server (logical server name = **Management Server が使用するネーミングサービスの名称**) has failed.

説明

Management Server が使用するネーミングサービスの起動に失敗しました。
処理を中止します。

対処

Management Server のログファイルを調査して、論理サーバの起動停止に関するログを確認してください。障害を取り除いたあと、コマンドを再実行してください。

KEOS24121-I (C)

The naming service for the management server (logical server name = **Management Server が使用するネーミングサービスの名称**) has started.

説明

Management Server が使用するネーミングサービスの起動に成功しました。

KEOS24122-E (C)

The logical server (Web system name = aa....aa, unit name = bb....bb, logical server name = cc....cc) has been deleted.

aa....aa : Web システム名

bb....bb : ユニット ID

cc....cc : 論理サーバ名

説明

論理サーバが削除されています。

運用管理ポータルを使用して論理サーバが削除されたおそれがあります。

対処

サービスユニットを削除後、サービスユニットを再追加してください。

KEOS24123-I (C)

The logical server (Web system name = aa....aa, unit name = bb....bb, logical server name = cc....cc) has already started.

aa....aa : Web システム名

bb....bb : ユニット ID

cc....cc : 論理サーバ名

説明

論理サーバはすでに起動されています。

KEOS24124-E (C)

An attempt to start the logical server (Web system name = aa....aa, unit name = bb....bb, logical server name = cc....cc) has failed.

aa....aa : Web システム名

bb....bb : ユニット ID

cc....cc : 論理サーバ名

説明

論理サーバの起動に失敗しました。

対処

Management Server のログファイルを調査して、論理サーバの起動停止に関するログを確認してください。障害を取り除いたあと、コマンドを再実行してください。

KEOS24125-I (C)

The logical server (Web system name = aa....aa, unit name = bb....bb, logical server name = cc....cc) has started.

aa....aa : Web システム名

bb....bb : ユニット ID

cc....cc : 論理サーバ名

説明

論理サーバの起動に成功しました。

KEOS24126-I (C)

The logical server (Web system name = aa....aa, unit name = bb....bb, logical server name = cc....cc) has already stopped.

aa....aa : Web システム名

bb....bb : ユニット ID

cc....cc : 論理サーバ名

説明

論理サーバはすでに停止状態です。

KEOS24127-E (C)

An attempt to stop the logical server (Web system name = aa....aa, unit name = bb....bb, logical server name = cc....cc) has failed.

aa....aa : Web システム名

bb....bb : ユニット ID

cc....cc : 論理サーバ名

説明

論理サーバの停止に失敗しました。

対処

Management Server のログファイルを調査して、論理サーバの起動停止に関するログを確認してください。障害を取り除いたあと、コマンドを再実行してください。

KEOS24128-I (C)

The logical server (Web system name = aa....aa, unit name = bb....bb, logical server name = cc....cc) has stopped.

aa....aa : Web システム名

bb....bb : ユニット ID

cc....cc : 論理サーバ名

説明

論理サーバの停止に成功しました。

KEOS24129-I (C)

The Web system (Web system name = aa....aa) was successfully built.

aa....aa : Web システム名

説明

Web システムの構築に成功しました。

なお、処理対象が運用管理ポータル、または Smart Composer の free-tier で定義した論理サーバの場合、Web システム名には [no-name] が出力されます。

KEOS24130-I (C)

The Web system (Web system name = aa....aa) was successfully changed.

aa....aa : Web システム名

説明

Web システムの変更に成功しました。

なお、処理対象が運用管理ポータル、または Smart Composer の free-tier で定義した論理サーバの場合、Web システム名には [no-name] が出力されます。

KEOS24131-E (C / F)

This command is not supported. (details = [詳細情報](#))

説明

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

このコマンドはサポートしていません。
処理を中止します。

対処

運用管理マシンにインストールされている製品のバージョンと、コマンドを実行するマシンにインストールされている製品のバージョンを確認してください。

KEOS24132-I (C)

The operation on the load balancer was successful. (load balancer = **負荷分散機の管理 IP アドレス**)

説明

負荷分散機の操作に成功しました。

KEOS24133-E (C / F)

The attempted operation on the load balancer has failed. (load balancer = **負荷分散機の管理 IP アドレス**, details = **詳細情報**)

説明

負荷分散機の操作に失敗しました。
処理を中止します。

対処

次の表に示す詳細情報を基にエラーの原因を取り除き、コマンドを再度実行してください。

表 2-1 KEOS24133-E に示されるエラーの詳細情報一覧

詳細情報	説明	対処
ncm.host is null or empty.	負荷分散機定義プロパティファイル (lb.properties) の ncm.host キーを設定していないか、または ncm.host キーの値が空文字です。	lb.properties ファイルの ncm.host キーを適切に設定してください。
Invalid xxx	負荷分散機定義プロパティファイル (lb.properties) の xxx キーの値が不正です。	lb.properties ファイルの xxx キーを適切に設定してください。
ncm.user is null or empty.	負荷分散機定義プロパティファイル (lb.properties) の ncm.user キーを設定していないか、または ncm.user キーの値が空文字です。	lb.properties ファイルの ncm.user キーを適切に設定してください。
ncm.passwd is null.	負荷分散機定義プロパティファイル (lb.properties) の ncm.passwd キーが設定されていません。	lb.properties ファイルの ncm.passwd キーを適切に設定してください。

詳細情報	説明	対処
The LB named xxx.xxx.xxx.xxx is not configured.	負荷分散機定義プロパティファイル (lb.properties) の lb.list キーに xxx.xxx.xxx.xxx の負荷分散機が定義されていません。	lb.properties ファイルの lb.list キーを適切に設定してください。
Access denied: <file>	<file> が存在しない, 通常のファイルでない, または読み込みできません。	<file> が存在すること, 通常のファイルであること, および読み込み可能であることを確認してください。
JP1/Cm2/NC is not installed properly.	JP1/Cm2/NC - Manager for Cosminexus (ランタイム) が正しくセットアップされていません。	JP1/Cm2/NC - Manager for Cosminexus (ランタイム) が Management Server の実行サーバマシンと同一マシンに正しくセットアップされていることを確認してください。
The script named xxx does not exist: <file>	スクリプト定義ファイル <file> にスクリプト (xxx) の定義が存在しません。	<file> に対応する最新のスクリプト定義ファイルを次の場所にコピーしてください。 <ul style="list-style-type: none"> Windows の場合 <Cosminexus インストールディレクトリ>\¥manager¥config UNIX の場合 /opt/Cosminexus/manager/config
KDNVxxxxx-x...	JP1/Cm2/NC で問題が発生しました。	詳細については, マニュアル「JP1 Version 7i JP1/Cm2/Network Element Configuration」または「JP1 Version 8 JP1/Cm2/Network Element Configuration トラブルシューティング」を参照してください。
The connection failed.	接続に失敗しました。	lb.properties ファイルの lb.telnet.port.xxx, lb.ssh.port.xxx キー, または簡易構築ファイルのロードバランサ定義の管理 IP アドレスを適切に設定してください。
An I/O error occurred during data transfer from the load balancer.	データ受信時に I/O エラーが発生しました。	cmx コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は, 保守員に連絡してください。
An I/O error occurred during data transfer to the load balancer.	データ送信時に I/O エラーが発生しました。	cmx コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は, 保守員に連絡してください。
A timeout occurred while waiting for a response to the user prompt.	ユーザプロンプトの受信中にタイムアウトが発生しました。	lb.properties ファイルの lb.telnet.user_prompt.xxx キーを適切に設定してください。上記のキーが適切である場合, lb.telnet.login_timeout.xxx キーの値をより大きい値に設定してください。

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

詳細情報	説明	対処
A timeout occurred while waiting for a response to the password prompt.	パスワードプロンプトの受信中にタイムアウトが発生しました。	lb.properties ファイルの lb.telnet.passwd_prompt.xxx キーを適切に設定してください。上記のキーが適切である場合、lb.telnet.login_timeout.xxx キーの値をより大きい値に設定してください。
A timeout occurred while waiting for a response to the login prompt.	ログインプロンプトの受信中にタイムアウトが発生しました。	lb.telnet.user.xxx , lb.telnet.passwd.xxx , lb.telnet.login_prompt.xxx キーを適切に設定してください。上記のキーが適切である場合、lb.telnet.login_timeout.xxx キーの値をより大きい値に設定してください。
A timeout occurred.	タイムアウトが発生しました。	lb.telnet.command_timeout.xxx ,または lb.ssh.timeout.xxx キーの値をより大きい値に設定してください。問題が解決しない場合は、保守員に連絡してください。
An I/O error occurred.	I/O エラーが発生しました。	cmx コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は、保守員に連絡してください。
The connection closed.	負荷分散機へのコネクションが切断されました。	lb.properties ファイルの lb.telnet.user.xxx , lb.telnet.passwd.xxx , lb.telnet.user_prompt.xxx , lb.telnet.passwd_prompt.xxx , lb.telnet.login_prompt.xxx キーを適切に設定してください。問題が解決しない場合は、保守員に連絡してください。
xxx is null or empty.	負荷分散装置定義プロパティファイル (lb.properties) の xxx キーを設定していないか、または xxx キーの値が空文字です。	lb.properties の xxx キーを適切に設定してください。
Authentication has failed.	認証要求に失敗しました。	lb.properties ファイルの lb.ssh.user.xxx , lb.ssh.passwd.xxx キーを適切に設定してください。
A command execution error occurred: (<returncode>, <errormessage>)	コマンド実行でエラーが発生しました。	コマンドのリターンコード <returncode> とエラーメッセージ <errormessage> からエラーの原因を特定してください。
An unexpected exception occurred.	予期しない例外が発生しました。	保守員に連絡してください。
その他	負荷分散機 (Loadflowbal) の CLI コマンドの実行に失敗しました。	cmx コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は、保守員に連絡してください。

KEOS24135-E (C)

An attempt to register the host (host name = **ホスト名**) has failed.

説明

ホストの登録に失敗しました。

運用管理ポータルで論理サーバおよびアプリケーションを更新しているおそれがあります。

対処

しばらくしてコマンドを再実行しても障害が回復しない場合は、保守員に連絡してください。

KEOS24138-W (C)

The load balancer is not defined on the Web system (Web system name = aa....aa).

aa....aa : Web システム名

説明

指定された Web システムには負荷分散機が定義されていません (cmx_test_lb では負荷分散機の接続テストをしません)。

処理を中止します。

対処

コマンドの実行方法および簡易構築定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24139-E (C)

The load balancer (Web system name = aa....aa, load balancer name = bb....bb) is not registered.

aa....aa : Web システム名

bb....bb : 負荷分散機名

説明

負荷分散機は登録されていません。

処理を中止します。

対処

簡易構築定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24140-E (C)

The virtual server (Web system name = aa....aa, load balancer name = bb....bb, virtual server name = cc....cc) is not registered.

aa....aa : Web システム名

bb....bb : 負荷分散機名

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

cc....cc : 仮想サーバ名

説明

仮想サーバは登録されていません。
処理を中止します。

対処

簡易構築定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24141-E (C)

An internal error occurred. (details = **詳細情報**)

説明

内部エラーが発生しました。
処理を中止します。

対処

保守員に連絡してください。

KEOS24142-E (F / C)

A timeout occurred.

説明

タイムアウトが発生しました。
同時に実行できないコマンドが実行中です。
処理を中止します。

対処

しばらくしてから再実行してください。

KEOS24143-E (F / C)

An exclusion error occurred.

説明

排他エラーが発生しました。
同時に実行できないコマンドが実行中です。
処理を中止します。

対処

しばらくしてから再実行してください。

KEOS24144-I (F)

aa....aa(Web システム名 =bb....bb) の処理を受け付けました。

aa....aa : コマンド名
bb....bb : Web システム名

説明

Web システムについて、コマンドの処理を受け付けました。

なお、処理対象が運用管理ポータル、または Smart Composer の free-tier で定義した論理サーバの場合、Web システム名には [no-name] が出力されます。

KEOS24145-E (C)

An attempt to set up the logical server (Web system name=aa....aa, unit name=bb....bb, logical server name=cc....cc) has failed.

aa....aa : Web システム名
bb....bb : ユニット名
cc....cc : 論理サーバ名

説明

論理サーバのセットアップに失敗しました。

処理を中止します。

なお、処理対象が運用管理ポータル、または Smart Composer の free-tier で定義した論理サーバの場合、Web システム名やユニット名には [no-name] が出力されません。

対処

Management Server のログファイルを調査して障害を取り除いたあと、コマンドを再実行してください。

KEOS24146-I (C)

An attempt to set up the logical server (Web system name=aa....aa, unit name=bb....bb, logical server name=cc....cc) was successful.

aa....aa : Web システム名
bb....bb : ユニット名
cc....cc : 論理サーバ名

説明

論理サーバのセットアップに成功しました。

なお、処理対象が運用管理ポータル、または Smart Composer の free-tier で定義した論理サーバの場合、Web システム名やユニット名には [no-name] が出力されません。

KEOS24147-E (C)

An attempt to distribute the configuration file has failed. Web system name=aa....aa, unit name=bb....bb, logical server name=cc....cc

aa....aa : Web システム名

bb....bb : ユニット名

cc....cc : 論理サーバ名

説明

論理サーバの環境設定の配布に失敗しました。

処理を中止します。

なお、処理対象が運用管理ポータル、または Smart Composer の free-tier で定義した論理サーバの場合、Web システム名やユニット名には [no-name] が出力されません。

対処

Management Server のログファイルを調査して障害を取り除いたあと、コマンドを再実行してください。

KEOS24148-I (C)

An attempt to distribute the configuration file was successful. Web system name=aa....aa, unit name=bb....bb, logical server name=cc....cc

aa....aa : Web システム名

bb....bb : ユニット名

cc....cc : 論理サーバ名

説明

論理サーバの環境設定の配布に成功しました。

なお、処理対象が運用管理ポータル、または Smart Composer の free-tier で定義した論理サーバの場合、Web システム名やユニット名には [no-name] が出力されません。

KEOS24149-I (C)

The logical server (Web system name=aa....aa, unit name=bb....bb, logical server name=cc....cc) has already set upped.

aa....aa : Web システム名

bb....bb : ユニット名

cc....cc : 論理サーバ名

説明

論理サーバはすでにセットアップされています。

なお、処理対象が運用管理ポータル、または Smart Composer の free-tier で定義し

た論理サーバの場合，Web システム名やユニット名には [no-name] が出力されま
す。

KEOS24150-I (C)

The configuration file has already distributed. Web system name=aa....aa, unit name=bb....bb,
logical server name=cc....cc

aa....aa : Web システム名

bb....bb : ユニット名

cc....cc : 論理サーバ名

説明

論理サーバの環境設定はすでに配布されています。

なお，処理対象が運用管理ポータル，または Smart Composer の free-tier で定義し
た論理サーバの場合，Web システム名やユニット名には [no-name] が出力されま
す。

KEOS24151-E (C)

An invalid XML Schema(**XML スキーマ**) was used.

説明

不正な XML スキーマが使用されています。

処理を中止します。

対処

サーバおよびクライアントのバージョンを確認してください。

KEOS24153-E (C)

An attempt to allocate memory has failed.

説明

メモリの確保に失敗しました。標準エラーメッセージを表示して，処理を終了しま
す。

対処

ほかのアプリケーションを終了するなど，十分にメモリを確保してから再実行して
ください。

KEOS24154-E (C)

An error occurred in the system function. function name = aa....aa, errno = bb....bb

aa....aa : 関数名

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

bb....bb : エラー番号

説明

システム関数でエラーが発生しました。標準エラーメッセージを表示して、処理を終了します。

対処

関数のエラー番号を参照して障害を取り除いてから再度実行してください。

KEOS24157-E (C)

The host(Web system name=aa....aa, unit name=bb....bb, host name=cc....cc) is not registered.

aa....aa : Web システム名

bb....bb : ユニット名

cc....cc : ホスト名

説明

ホスト (ホスト名 =cc....cc) が登録されていません。

処理を中止します。

なお、処理対象が運用管理ポータル、または Smart Composer の free-tier で定義した論理サーバの場合、Web システム名やユニット名には [no-name] が出力されません。

対処

簡易構築定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24158-W (C / F)

The setting value **パラメタ値** of the specified parameter **パラメタ** is already being used. (logical server name = **エラーが発生した論理サーバ**)

説明

論理サーバに設定したパラメタの設定値は、ほかで使われています。エラーを無視して処理を継続します。

対処

このパラメタの設定値は同じサーバマシン内でユニークにする必要があります。各論理サーバに設定されるパラメタの設定値を見直して、Web システムを変更してください。

KEOS24159-W (C / F)

The **パラメタの名称の部分値** part of the specified parameter **パラメタ** is not defined as the setting value of the parameter **パラメタの名称の部分値の設定が不足しているパラメタ**. (logical server name = **エラーが発生した論理サーバ**)

説明

論理サーバに設定したパラメタ中のパラメタの名称部分がパラメタの設定値として定義されていません。エラーを無視して処理を続けます。

対処

configuration タグ中に指定したパラメタの設定値を見直して、Web システムを変更してください。

KEOS24160-W (C / F)

The logical server **論理サーバ名** specified in the parameter **パラメタ** of the logical server **エラーが発生した論理サーバ** is not defined.

説明

論理サーバのパラメタで指定した論理サーバは定義されていません。エラーを無視して処理を続けます。

対処

configuration タグ中に指定したパラメタの設定値を見直して、Web システムを変更してください。

KEOS24161-W (C / F)

There is a correlation error in the setting value of the parameter **パラメタ 1**(value = **パラメタ 1 の設定値**) and the parameter **パラメタ 2**(value = **パラメタ 2 の設定値**).(logical server name = **エラーの発生した論理サーバ名**)

説明

パラメタ 1 とパラメタ 2 の設定値に相関エラー（大小関係エラーなど）があります。エラーを無視して処理を続けます。

対処

configuration タグ中に指定したパラメタの設定値を見直して、Web システムを変更してください。

KEOS24162-W (C / F)

The attempted operation on the load balancer has failed. (load balancer = **負荷分散機の管理 IP アドレス**, details = **詳細情報** (KEOS24133-E の詳細情報を参照))

説明

負荷分散機の操作に失敗しました。エラーを無視して処理を続けます。

対処

負荷分散機の障害を回復したあと、cmx_test_lb で負荷分散機のテストを行ってください。

KEOS24163-W (C / F)

The attempted operation on the load balancer has failed. The operation on this load balancer will be suspended. (load balancer = **負荷分散機の管理 IP アドレス**, details = **詳細情報** (KEOS24133-E の詳細情報を参照))

説明

負荷分散機の操作に失敗しました。以後、この負荷分散機の操作は休止します。

対処

負荷分散機の障害を回復したあと、cmx_test_lb で負荷分散機のテストを行ってください。

KEOS24164-I (C / F)

The operation on the suspended load balancer was successful. (load balancer = **負荷分散機の管理 IP アドレス**)

説明

休止中の負荷分散機の操作に成功しました。

対処

もう一方の負荷分散機が正常の場合は、この負荷分散機の設定を復旧したあと、Smart Composer に障害の回復を指示 (cmx_recover_lb) してください。
障害の場合は、障害を回復したあと、cmx_test_lb で負荷分散機のテストを行ってください。

KEOS24165-W (C / F)

The attempted operation on the suspended load balancer has failed. (load balancer = **負荷分散機の管理 IP アドレス**, details = **詳細情報** (KEOS24133-E の詳細情報を参照))

説明

休止中の負荷分散機の操作に失敗しました。エラーを無視して処理を続けます。

対処

負荷分散機の障害を回復したあと、cmx_test_lb で負荷分散機のテストを行ってください。

KEOS24166-W (C / F)

The operation on the load balancer canceled because it was suspended. (load balancer = **負荷分散機の管理 IP アドレス**)

説明

休止中のため、負荷分散機の操作を行いませんでした。エラーを無視して処理を継

続します。

対処

負荷分散機の障害を回復したあと、cmx_test_lb で負荷分散機のテストを行ってください。

KEOS24167-E (C)

The logical server (logical server name = **論理サーバID**) is already registered.

説明

論理サーバがすでに登録されています。処理を中止します。

対処

簡易構築定義ファイルまたは構成変更定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24168-I (C)

The host (host name= **ホスト名 (複数の場合はコンマ区切り)**) has been registered.

説明

ホストが登録されました。

KEOS24169-E (C)

The operation is not available on this unit(Web system name =**Web システム名**, unit name = **サービスユニット名**).

説明

その操作は、このサービスユニットに対して有効ではありません。処理を中止します。

対処

指定したサービスユニット名に間違いがないか確認してください。

KEOS24170-E (C)

The host cannot be identified because a host with the same name exists. (host name = **ホスト名**)

説明

同じ名前のホストが存在するため、ホストを特定することができません。処理を中止します。

対処

このホストは利用できません。ドメイン内でホスト名がユニークになるようサービスユニットを再作成 (サービスユニット削除後追加) してください。

KEOS24171-I (C)

The logical servers were successfully added to the Web system.

説明

Web システムへの論理サーバの追加に成功しました。

KEOS24172-I (C)

The logical server was successfully deleted from the Web system.

説明

Web システムからの論理サーバの削除に成功しました。

KEOS24173-E (C)

The logical server has already been added to the Web system. (Logical Server Name = **論理サーバ名**)

説明

論理サーバがすでに Web システムに追加されています。処理を中止します。

対処

論理サーバの名称を確認してください。

KEOS24174-E (C)

The logical server has not been added to the Web system. (Logical Server Name = **論理サーバ名**)

説明

論理サーバが Web システムに追加されていません。処理を中止します。

対処

論理サーバの名称を確認してください。

KEOS24175-E (C)

A nonexistent logical server has been specified. (Logical Server Name = **論理サーバ名**)

説明

存在しない論理サーバが指定されました。処理を中止します。

対処

論理サーバの名称を確認してください。

KEOS24176-E (C)

A logical server that is not a user server has been specified. (Logical Server Name = **論理サーバ名**)

説明

ユーザサーバでない論理サーバが指定されました。処理を中止します。

対処

論理サーバの名称を確認してください。

KEOS24177-E (C)

An invalid logical server type (**論理サーバ種別**) is specified in the unit (unit name = **サービスユニット名**).

説明

サービスユニット中のサーバ定義に不正な論理サーバ種別 (が指定されています。処理を中止します。

対処

定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24178-I (C / F)

The settings for the load balancer have resumed. (load balancer = **負荷分散機の管理 IP アドレス**)

説明

障害により休止していた負荷分散機の設定を再開しました。

KEOS24179-E (C)

The suspended load balancer does not exist.

説明

休止している負荷分散機が存在しません。処理を中止します。

対処

cmx_resume_lb コマンドは障害により休止している負荷分散機が存在する場合だけ有効です。

KEOS24180-E (C)

A combination of the values specified to hosts-for element(**ティア種別**) and host-ref element(**ホスト名**) is invalid .(Web system name = **Web システム名** , unit name = **サービスユニット名**)

説明

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

hosts-for 要素と host-ref 要素の指定値の組み合わせが不正です。

対処

構成変更定義ファイルのサービスユニット（サービスユニット名）中に指定した hosts-for 要素と host-ref 要素の指定値を Web システム構築時、またはサービスユニット追加時に指定した値の組み合わせに修正して、コマンドを再実行してください。

KEOS24181-I (C / F)

The Web system host information was changed successfully.

説明

Web システムのホスト情報の変更になりました。

KEOS24182-E (C / F)

An attempt to change the Web system host information has failed. (details = [詳細情報](#))

説明

Web システムのホスト情報の変更失敗しました。処理を中止します。

対処

詳細情報を確認して、原因を取り除いてください。

KEOS24183-W (C / F)

The same CTMID is specified more than once for the same host. (logical server name = [論理サーバ名](#))

説明

同一ホスト内の CTMID が重複して指定されています。エラーを無視して処理を継続します。

対処

同一ホストで CTM を複数定義することはできません。Web システムの構成を見直してください。

KEOS24184-E (C / F)

The settings information for the load balancer is invalid. (Web system name = [Web システム名](#), details = [詳細情報](#))

説明

ロードバランサに関する設定情報が不正です。処理を中止します。

対処

詳細情報を確認して、定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24185-E (C)

The operation is not available on this web system(Web system name = **Web システム名**).

説明

実行した操作は、この Web システムに対して有効ではありません。処理を中止します。

対処

指定した Web システム名に間違いがないか確認してください。

KEOS24186-W (C)

The host aa....aa specified in the parameter bb....bb of the logical server cc....cc is not defined.

aa....aa : ホスト名

bb....bb : パラメタ名

cc....cc : エラーが発生した論理サーバ名

説明

エラーが発生した論理サーバのパラメタで指定したホスト名は、定義されていません。エラーを無視して処理を継続します。

対処

configuration タグ中に指定したパラメタの設定値を見直して、Web システムを変更してください。

KEOS24187-W (C)

A recommended parameter and a non-recommended parameter were specified together.
(parameter name - aa....aa ,bb....bb)

aa....aa : 推奨パラメタ

bb....bb : 非推奨パラメタ

説明

推奨と非推奨のパラメタが同時に指定されました。推奨パラメタが有効になります。エラーを無視して処理を継続します。

対処

推奨と非推奨のパラメタの設定内容を確認してください。

KEOS24188-W (C)

The logical server corresponding to the specified parameter was not found. (parameter name = aa....aa, logical server name = bb....bb)

aa....aa : パラメタ

bb....bb : 論理サーバ名

説明

指定されたパラメタ aa....aa に対応する論理サーバが見つかりませんでした。
エラーを無視して処理を継続します。

対処

指定したパラメタを確認してください。

KEOS24189-E (C)

No hosts are defined for the management server.

説明

Management Server にホストが一つも定義されていません。処理を中止します。

対処

Management Server にホストを一つ以上定義してから再度実行してください。

KEOS24191-E (C)

The host name aa....aa cannot be converted to an IP address.

aa....aa : ホスト名

説明

ホスト名が IP アドレスに変換できません。処理を中止します。

対処

定義文中のホスト名に名前解決ができるホスト名または IP アドレスを指定してください。

KEOS24192-E (C)

The host name cannot be converted because more than one host will be replaced.

説明

複数のホスト名が同じ名前に変換されるためホスト名を変換できません。処理を中止します。

対処

-myhost を指定しないで、コマンドを実行してください。

KEOS24193-E (C)

The host name cannot be converted because the host name and agent host do not match.

説明

host-name タグと agent-host タグが異なるためホスト名を変換できません。処理を中止します。

対処

-myhost を指定しないで、コマンドを実行してください。

KEOS24194-E (C)

The host name cannot be converted because the host name aa....aa cannot be converted to IP addresses.

aa....aa : ホスト名

説明

自ホストか判定できないホストが存在するためホスト名を変換できません。処理を中止します。

対処

-myhost を指定しないで、コマンドを実行してください。

KEOS24195-W (C)

A parameter specification linked to worker settings is incorrect. (logical server name = aa....aa)

aa....aa : 論理サーバ名

説明

ワーカーの設定に関連するパラメタの指定に誤りがあります。処理を中止します。

対処

指定したパラメタを確認してください。

KEOS24196-W (C)

The logical server aa....aa cannot be exported.

aa....aa : 論理サーバ名

説明

論理サーバ aa....aa はエクスポートできませんでした。Web システムに関連しないクラスタのメンバはエクスポートできません。

KEOS24197-I (C)

The management server information was exported successfully.

説明

Management Server の情報のエクスポートに成功しました。

KEOS24198-E (C)

There are no logical servers that are not linked to the Web system.

説明

配布対象となる Web システムに関連しない論理サーバが一つも存在しません。処理を中止します。

対処

Management Server のログファイルを調査して障害を取り除いたあと、コマンドを再実行してください。

KEOS24200-E (C)

The specified application file is invalid. file name = **ファイル名**

説明

不正なアプリケーションファイルが指定されました。
処理を中止します。

対処

ファイルの内容を確認してください。

KEOS24201-E (C)

The application (display name = **アプリケーション表示名** , version = **アプリケーションバージョン ID**) has already been deployed.

説明

指定されたアプリケーションと同一の表示名であるアプリケーションがすでにデプロイされています。
処理を中止します。

対処

コマンドに指定した引数を確認してください。
コマンドの引数に間違いがない場合は、アプリケーションをアンデプロイしたあと、コマンドを再実行してください。

KEOS24202-E (C)

An attempt to operate the model has failed. (details = **詳細情報**)

説明

Web システムの情報モデルの操作に失敗しました。

処理を中止します。

運用管理ポータルで論理サーバおよびアプリケーションを更新しているおそれがあります。

対処

しばらくしてコマンドを再実行しても障害が回復しない場合は、保守員に連絡してください。

KEOS24203-E (C)

The application (display name = **アプリケーション表示名**, version = **アプリケーションバージョン ID**) is already registered.

説明

アプリケーションがすでに登録されています。

処理を中止します。

対処

コマンドに指定した引数を確認してください。

コマンドの引数に間違いがない場合、アプリケーションを再登録する場合は、

-replace オプションを指定して cmx_register_application コマンドを再実行してください。

KEOS24204-I (C)

The application (display name = **アプリケーション表示名**, version = **アプリケーションバージョン ID**) was successfully registered.

説明

アプリケーションの登録に成功しました。

KEOS24205-E (C)

The application (display name = aa....aa, version = bb....bb) is defined for a Web system. (Web system name = cc....cc)

aa....aa : アプリケーション表示名

bb....bb : アプリケーションバージョン ID

cc....cc : Web システム名

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

説明

アプリケーションは Web システムと関連づけられているため、操作できません。
処理を中止します。

対処

コマンドに指定した引数を確認してください。
コマンドの引数に間違いがない場合は、アプリケーションと Web システムの関連づけを削除したあと、コマンドを再実行してください。

KEOS24206-E (C)

The application (display name = **アプリケーション表示名**, version = **アプリケーションバージョン ID**) does not exist.

説明

指定したアプリケーションは存在しません。
処理を中止します。

対処

コマンドに指定した引数を確認してください。

KEOS24207-I (C)

The application (display name = **アプリケーション表示名**, version = **アプリケーションバージョン ID**) does not exist.

説明

指定したアプリケーションは存在しません。
指定したアプリケーションは、削除処理中に、ほかの操作ですでに削除されました。

KEOS24208-E (C)

The application (display name= **アプリケーション表示名**, version= **アプリケーションバージョン ID**) was deleted.

説明

該当するアプリケーションがありません。
アプリケーションは、運用管理ポータルで削除されたおそれがあります。

対処

アプリケーションを、`cmx_register_application` コマンドで再登録してください。

KEOS24209-I (C)

The application (display name = **アプリケーション表示名**, version = **アプリケーションバージョン ID**) was successfully unregistered.

説明

アプリケーションの削除に成功しました。

KEOS24210-E (C)

The application (display name = aa....aa, version = bb....bb) is already defined for a Web system.
(Web system name = cc....cc)

aa....aa : アプリケーション表示名

bb....bb : アプリケーションバージョン ID

cc....cc : Web システム名

説明

アプリケーションはすでに Web システムに関連づけられています。
処理を中止します。

対処

Web システムの情報モデルの内容およびコマンドの実行方法を確認してください。

KEOS24211-I (C)

The application (display name = aa....aa, version = bb....bb) was successfully defined for the Web system (Web system name = cc....cc).

aa....aa : アプリケーション表示名

bb....bb : アプリケーションバージョン ID

cc....cc : Web システム名

説明

アプリケーションの Web システムへの関連づけに成功しました。

KEOS24212-E (C)

The application (display name = aa....aa, version = bb....bb) has no definitions for the Web system (Web system name = cc....cc).

aa....aa : アプリケーション表示名

bb....bb : アプリケーションバージョン ID

cc....cc : Web システム名

説明

アプリケーションは Web システムに関連づけられていません。

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

処理を中止します。

対処

コマンドに指定した引数を確認してください。

コマンドの引数に間違いがない場合は、`cmx_define_application` コマンドを実行して、アプリケーションを Web システムに関連づけてください。

KEOS24213-E (C)

There is no logical server in the Web system (Web system name = aa....aa).

aa....aa : Web システム名

説明

Web システムに論理サーバが存在しません。

処理を中止します。

対処

Web システムの情報モデルの内容およびコマンドの実行方法を確認してください。

KEOS24215-I (C)

The application's (display name = aa....aa version = bb....bb) Web system definition was successfully deleted (Web system name = cc....cc).

aa....aa : アプリケーション表示名

bb....bb : アプリケーションバージョン ID

cc....cc : Web システム名

説明

アプリケーションと Web システムの関連づけを解除しました。

KEOS24216-E (C)

The application has no definitions for the Web system (Web system name = aa....aa).

aa....aa : Web システム名

説明

アプリケーションは Web システムに関連づけられていません。

処理を中止します。

対処

コマンドに指定した引数を確認してください。

コマンドの引数に間違いがない場合は、`cmx_define_application` コマンドを実行して、アプリケーションを Web システムに関連づけてください。

KEOS24217-E (C)

The application (display name = aa....aa) has no definitions for the Web system (Web system name = bb....bb).

aa....aa : アプリケーション表示名

bb....bb : Web システム名

説明

アプリケーションは Web システムに関連づけられていません。
処理を中止します。

対処

コマンドに指定した引数を確認してください。
コマンドの引数に間違いがない場合は、cmx_define_application コマンドを実行して、アプリケーションを Web システムに関連づけてください。

KEOS24218-I (C)

The application (display name = **アプリケーション表示名**) was successfully deployed to the logical server (logical server name = **論理サーバ名**).

説明

アプリケーションのデプロイに成功しました。

KEOS24219-E (C)

An attempt to deploy the application (display name = **アプリケーション表示名**) to the logical server (logical server name = **論理サーバ名**) has failed.

説明

アプリケーションのデプロイに失敗しました。

対処

Management Server のログファイルを調査して、アプリケーションの操作に関するログを確認してください。障害を取り除いたあと、コマンドを再実行してください。

KEOS24220-E (C)

The application (display name = **アプリケーション表示名**) was undeployed from the logical server (logical server name = **論理サーバ名**).

説明

アプリケーションはデプロイされていません。
コマンド実行中にほかの操作でアプリケーションがアンデプロイされたおそれがあります。

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

対処

アプリケーションをデプロイしてください。

KEOS24221-I (C)

The application (display name = **アプリケーション表示名**) has already been deployed to the logical server (logical server name = **論理サーバ名**).

説明

アプリケーションはすでにデプロイされています。

KEOS24222-E (C)

The application (display name = **アプリケーション表示名**) has not been deployed to the logical server (logical server name = **論理サーバ名**).

説明

アプリケーションはデプロイされていません。

対処

コマンドに指定した引数を確認してください。

コマンドの引数に間違いがない場合は、アプリケーションをデプロイしてください。

KEOS24223-I (C)

The application (display name = **アプリケーション表示名**) was successfully undeployed from the logical server (logical server name = **論理サーバ名**).

説明

アプリケーションのアンデプロイに成功しました。

KEOS24224-E (C)

An attempt to undeploy the application (display name = **アプリケーション表示名**) from the logical server (logical server name = **論理サーバ名**) has failed.

説明

アプリケーションのアンデプロイに失敗しました。

対処

Management Server のログファイルを調査して、アプリケーションの操作に関するログを確認してください。障害を取り除いたあと、コマンドを再実行してください。

KEOS24225-E (C)

The system is busy. (logical server name = **論理サーバ名**, application display name = **アプリケーション表示名**)

説明

アプリケーションに対するほかの操作が実行中のため、操作できません。

対処

ほかの操作を終了したあと、再度実行してください。

KEOS24227-I (C)

The application (display name = **アプリケーション表示名**) was successfully started on the logical server (logical server name = **論理サーバ名**).

説明

アプリケーションの開始に成功しました。

KEOS24228-E (C)

An attempt to start the application (display name = **アプリケーション表示名**) on the logical server (logical server name = **論理サーバ名**) has failed.

説明

アプリケーションの起動に失敗しました。

対処

Management Server のログファイルを調査して、アプリケーションの操作に関するログを確認してください。障害を取り除いたあと、コマンドを再実行してください。

KEOS24229-I (C)

The application (display name = **アプリケーション表示名**) on the logical server (logical server name = **論理サーバ名**) was successfully stopped.

説明

アプリケーションの停止に成功しました。

KEOS24230-E (C)

An attempt to stop the application (display name = **アプリケーション表示名**) on the logical server (logical server name = **論理サーバ名**) has failed.

説明

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

アプリケーションの停止に失敗しました。

対処

Management Server のログファイルを調査して、アプリケーションの操作に関するログを確認してください。障害を取り除いたあと、コマンドを再実行してください。

KEOS24231-I (C)

The application (display name = **アプリケーション表示名**) has already started on the logical server (logical server name = **論理サーバ名**).

説明

アプリケーションはすでに稼働状態です。

KEOS24232-I (C)

The application (display name = **アプリケーション表示名**) has already stopped on the logical server (logical server name = **論理サーバ名**).

説明

アプリケーションはすでに停止状態です。

KEOS24233-I (C)

The application (display name = **アプリケーション表示名**) does not exist on the logical server (logical server name = **論理サーバ名**).

説明

アプリケーションはデプロイされていません。アプリケーションのアンデプロイは不要です。

KEOS24234-E (C)

A J2EE application with a different format is already registered. (display name = **アプリケーション表示名**)

説明

形式の異なる J2EE アプリケーションがすでに登録されています。処理を中止します。

対処

コマンドの実行方法を確認してください。

KEOS24300-I (C)

The resource (display name = **リソース表示名**) was successfully registered.

説明

リソースの登録に成功しました。

KEOS24301-I (C)

The resource (display name = **リソース表示名**) was successfully unregistered.

説明

リソースの削除に成功しました。

KEOS24302-I (C)

The resource (display name = aa....aa) was successfully defined for the Web system (Web system name = bb....bb).

aa....aa : リソース表示名

bb....bb : Web システム名

説明

リソースを Web システムに関連づけました (リソース名 =aa....aa , Web システム名 =bb....bb)

KEOS24303-I (C)

The resource's (display name = aa....aa) definition for the Web system (Web system name = bb....bb) was successfully deleted.

aa....aa : リソース表示名

bb....bb : Web システム名

説明

リソースと Web システムの関連づけを解除しました (リソース名 =aa....aa , Web システム名 =bb....bb)

KEOS24304-I (C)

The resource (display name = **リソース表示名**) was successfully deployed to the logical server (logical server name = **論理サーバ名**).

説明

リソースのデプロイに成功しました。

KEOS24305-I (C)

The resource (display name = **リソース表示名**) was successfully undeployed from the logical server (logical server name = **論理サーバ名**).

説明

リソースのアンデプロイに成功しました。

KEOS24306-I (C)

The resource (display name = **リソース表示名**) on the logical server (logical server name = **論理サーバ名**) was successfully started.

説明

リソースの開始に成功しました。

KEOS24307-I (C)

The resource (display name = **リソース表示名**) on the logical server (logical server name = **論理サーバ名**) was successfully stopped.

説明

リソースの停止に成功しました。

KEOS24308-E (C)

The resource display name has not been set.

説明

リソースの表示名が設定されていません。

対処

リソースファイルの内容を確認してください。

KEOS24309-E (C)

The resource (display name = **リソース表示名**) is already registered.

説明

リソースはすでに登録されています。

対処

コマンドに指定した引数を確認してください。

コマンドの引数に間違いがない場合、リソースを再登録する場合は、`-replace` オプションを指定して `cmx_register_resource` コマンドを再実行してください。

KEOS24310-E (C)

The resource was not defined for the Web system (Web system name = aa....aa).

aa....aa : Web システム名

説明

Web システムに関連づけられているリソースがありません (Web システム名 =aa....aa)
処理を中止します。

対処

コマンドに指定した引数を確認してください。
コマンドの引数に間違いがない場合, cmx_define_resource コマンドを実行して,
リソースを Web システムに関連づけてください。

KEOS24311-E (C)

The resource (display name = **リソース表示名**) does not exist.

説明

リソースは存在しません。

対処

コマンドに指定した引数を確認してください。
コマンドの引数に間違いがない場合, cmx_register_resource コマンドを実行して,
リソースを登録してください。

KEOS24312-E (C)

The resource (display name = aa....aa) is already defined for the Web system (Web system name = bb....bb).

aa....aa : リソース表示名

bb....bb : Web システム名

説明

リソースはすでに Web システムに関連づけられています (リソース名 =aa....aa ,
Web システム名 =bb....bb)

対処

Web システムの情報モデルの内容およびコマンドの実行方法を確認してください。

KEOS24314-E (C)

The resource (display name = aa....aa) is not defined for the Web system (Web system name = bb....bb).

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

aa....aa : リソース表示名

bb....bb : Web システム名

説明

指定されたリソースは Web システムに関連づけられていません (リソース名 =aa....aa , Web システム名 =bb....bb)。

対処

コマンドに指定した引数を確認してください。

コマンドの引数に間違いがない場合 , cmx_define_resource コマンドを実行して , リソースを Web システムに関連づけてください。

KEOS24315-E (C)

The resource (display name = aa....aa) has already been deployed for the Web system (Web system name = bb....bb).

aa....aa : リソース表示名

bb....bb : Web システム名

説明

リソースはすでにデプロイされています (リソース名 =aa....aa , Web システム名 =bb....bb)。

対処

コマンドに指定した引数を確認してください。

コマンドの引数に間違いがない場合は , リソースをアンデプロイしたあと , コマンドを再実行してください。

KEOS24316-E (C)

The resource (display name = **リソース表示名**) has not been deployed to the logical server (logical server name = **論理サーバ名**).

説明

リソースがデプロイされていません。

対処

コマンドに指定した引数を確認してください。

コマンドの引数に間違いがない場合は , リソースをデプロイしたあと , コマンドを再実行してください。

KEOS24317-E (C)

An attempt to deploy the resource (display name = **リソース表示名**) to the logical server (logical server name = **論理サーバ名**) has failed.

説明

リソースのデプロイに失敗しました。

対処

Management Server のログファイルを調査して、リソースの操作に関するログを確認してください。障害を取り除いたあと、コマンドを再実行してください。

KEOS24318-E (C)

An attempt to undeploy the resource (display name = **リソース表示名**) from the logical server (logical server name = **論理サーバ名**) has failed.

説明

リソースのアンデプロイに失敗しました。

対処

Management Server のログファイルを調査して、リソースの操作に関するログを確認してください。障害を取り除いたあと、コマンドを再実行してください。

KEOS24319-E (C)

The system is busy. (logical server name = **論理サーバ名**, resource display name = **リソース表示名**)

説明

リソースに対するほかの操作が実行中のため、操作できません。

対処

ほかの操作が終了したあと、再度実行してください。

KEOS24320-I (C)

The resource (deployed resource display name = **リソース表示名 (インポート済み)**) has already been deployed. (resource display name = **リソース表示名**)

説明

リソースは、すでにデプロイされています。

KEOS24321-I (C)

The resource (display name = **リソース表示名**) has already started on the logical server (logical server name = **論理サーバ名**).

説明

リソースはすでに開始しています。

KEOS24322-I (C)

The resource (display name = **リソース表示名**) has already stopped on the logical server (logical server name = **論理サーバ名**).

説明

リソースはすでに停止しています。

KEOS24323-E (C)

An attempt to start the resource (display name = **リソース表示名**) on the logical server (logical server name = **論理サーバ名**) has failed.

説明

リソースの起動に失敗しました。

対処

Management Server のログファイルを調査して、リソースの操作に関するログを確認してください。障害を取り除いたあと、コマンドを再実行してください。

KEOS24324-E (C)

An attempt to stop the resource (display name = **リソース表示名**) on the logical server (logical server name = **論理サーバ名**) has failed.

説明

リソースの停止に失敗しました。

対処

Management Server のログファイルを調査して、リソースの操作に関するログを確認してください。障害を取り除いたあと、コマンドを再実行してください。

KEOS24325-I (C)

The resource (display name = **リソース表示名**) does not exist on the logical server (logical server name = **論理サーバ名**).

説明

リソースは存在しません。

KEOS24326-E (C)

The specified file is invalid. file name = **ファイル名**

説明

不正なファイルが指定されました。
処理を中止します。

対処

ファイルの内容を確認してください。

KEOS24401-I (C)

The operation on the Web system (Web system name = aa....aa) was successful.

aa....aa : Web システム名

説明

Web システムに対する操作が成功しました。

なお、処理対象が運用管理ポータル、または Smart Composer の free-tier で定義した論理サーバの場合、Web システム名には [no-name] が出力されます。

KEOS24402-W (C)

The operation on the Web system (Web system name = aa....aa) was partially successful.

aa....aa : Web システム名

説明

Web システムに対する操作が部分的に成功しました。

なお、処理対象が運用管理ポータル、または Smart Composer の free-tier で定義した論理サーバの場合、Web システム名には [no-name] が出力されます。

対処

Management Server のログファイルを調査して障害を取り除いたあと、コマンドを再実行してください。

KEOS24403-E (C)

The attempted operation on the Web system (Web system name = aa....aa) has failed.

aa....aa : Web システム名

説明

Web システムに対する操作が失敗しました。

なお、処理対象が運用管理ポータル、または Smart Composer の free-tier で定義した論理サーバの場合、Web システム名には [no-name] が出力されます。

対処

Management Server のログファイルを調査して障害を取り除いたあと、コマンドを再実行してください。

KEOS24404-I (C)

The operation on the unit (Web system name = **Web システム名** , unit name = **サービスユニット名**) was successful.

説明

サービスユニットに対する操作が成功しました。

KEOS24405-E (C)

The attempted operation on the unit (Web system name = **Web システム名** , unit name = **サービスユニット名**) has failed.

説明

サービスユニットに対する操作が失敗しました。

対処

Management Server のログファイルを調査して障害を取り除いたあと、コマンドを再実行してください。

KEOS24406-I (C)

The operation was executed successfully.

説明

操作が成功しました。

KEOS24407-E (C)

An attempt to execute the operation has failed.

説明

操作が失敗しました。

KEOS24500-E (C)

The logical server or host not linked to the Web system is not registered.

説明

Web システムに関連しない論理サーバおよびホストは登録されていません。
処理を中止します。

対処

コマンドの実行方法を確認してください。

KEOS24501-I (C)

A logical server or host not linked to the Web system was deleted successfully.

説明

Web システムに関連しない論理サーバおよびホストの削除に成功しました。

KEOS24502-E (C)

An attempt to change the model has failed. (details = aa....aa)

aa....aa : 詳細情報

説明

モデルの変更に失敗しました (詳細 = aa....aa)
処理を中止します。

対処

次の表に示す詳細情報を基に、簡易構築定義ファイルの内容を確認してください。

表 2-2 KEOS24502-E に示されるエラーの詳細情報一覧

詳細情報	説明	対処
The Web system does not exist. (Web system name = aa....aa) aa....aa : Web システム名	Web システムが存在しません (Web システム名 =aa....aa) 。	指定した Web システムがモデルに登録されているかどうかを確認してください。
The number of tiers in the Web system does not match the number of tiers in the model. (Web system name = aa....aa) aa....aa : Web システム名	Web システムに含まれるティアの数が一致しません (Web システム名 =aa....aa) 。	指定した Web システムにティアを追加または削除していないかどうかを確認してください。
The tier type cannot be changed. (tier type = aa....aa, Web system name = bb....bb) aa....aa : ティアの種別 bb....bb : Web システム名	ティアの種類は変更できません (ティア種別 =aa....aa , Web システム名 =bb....bb) 。	指定したティアがモデルに登録されているかどうかを確認してください。
The number of J2EE servers for the tier cannot be changed. (tier type = aa....aa, Web system name = bb....bb) aa....aa : ティアの種別 bb....bb : Web システム名	ティアの J2EE サーバ数は変更できません (ティア種別 =aa....aa , Web システム名 =bb....bb) 。	指定したティアの J2EE サーバ数を変更していないかどうかを確認してください。
The number of units in the Web system does not match the number of units in the model. (Web system name = aa....aa) aa....aa : Web システム名	Web システムに含まれるユニットの数が一致しません (Web システム名 =aa....aa) 。	指定した Web システムにユニットを追加または削除していないかどうかを確認してください。
The unit does not exist. (unit name = aa....aa, Web system name = bb....bb) aa....aa : ユニット名 bb....bb : Web システム名	ユニットが存在しません (ユニット名 =aa....aa , Web システム名 =bb....bb) 。	指定したユニット名がモデルに登録されているかどうかを確認してください。

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

詳細情報	説明	対処
The number of hosts in the unit does not match the number of hosts in the model. (unit name = aa....aa, Web system name = bb....bb) aa....aa : ユニット名 bb....bb : Web システム名	ユニットに含まれるホストの数が一致しません (ユニット名 =aa....aa, Web システム名 =bb....bb) 。	指定したユニットにホストを追加または削除していないかどうかを確認してください。
The host specified in the unit does not exist. (unit name = aa....aa, host name = bb....bb, Web system name = cc....cc) aa....aa : ユニット名 bb....bb : ホスト名 cc....cc : Web システム名	ユニットで指定したホストが存在しません (ユニット名 =aa....aa, ホスト名 =bb....bb, Web システム名 =cc....cc) 。	指定したホストがモデルに登録されているかどうかを確認してください。
The specified logical server does not exist. (logical server name = aa....aa, Web system name = bb....bb) aa....aa : 論理サーバ名 bb....bb : Web システム名	指定した論理サーバは存在しません (論理サーバ名 =aa....aa, Web システム名 =bb....bb) 。	指定した論理サーバがモデルに登録されているかどうかを確認してください。
The logical server name cannot be changed. (host name = aa....aa, Web system name = bb....bb) aa....aa : ホスト名 bb....bb : Web システム名	論理サーバ名は変更できません (ホスト名 =aa....aa, Web システム名 =bb....bb) 。	指定した論理サーバがモデルに登録されているかどうかを確認してください。
The number of logical servers cannot be changed. (Web system name = aa....aa) aa....aa : Web システム名	論理サーバの数は変更できません (Web システム名 = aa....aa) 。	論理サーバの定義を追加または削除していないかどうかを確認してください。
The load balancer definition cannot be changed. (Web system name = aa....aa) aa....aa : Web システム名	ロードバランサの定義は変更できません (Web システム名 =aa....aa) 。	前回システムを構築したときの定義ファイルから, LoadBalancer タグの定義を変更していないかどうかを確認してください。
The host does not exist. (host name = aa....aa) aa....aa : ホスト名	ホストが存在しません (ホスト名 =aa....aa) 。	指定したホストがモデルに登録されているかどうかを確認してください。
The definition of the administration agent cannot be changed. (host name = aa....aa) aa....aa : ホスト名	ホストのエージェントの定義は変更できません (ホスト名 =aa....aa) 。	前回システムを構築したときの定義ファイルから, ホストのエージェントの定義を変更していないかどうかを確認してください。

注 処理対象が運用管理ポータル, または Smart Composer の free-tier で定義した論理サーバの場合, Web システム名には [no-name] が出力されます。

KEOS24503-E (C)

An enabled In-process HTTP server cannot be disabled. (Web system name = aa....aa, parameter = bb....bb)

aa....aa : Web システム名

bb....bb : パラメタ

説明

インプロセス HTTP サーバは有効から無効に変更できません。
処理を中止します。

対処

指定したパラメタ bb....bb を確認してください。

KEOS24504-E (C)

An error occurred in the starting process of the previous level. (Web system name = aa....aa, logical server name = bb....bb)

aa....aa : Web システム名

bb....bb : 論理サーバ名

説明

前レベルの起動でエラーが発生したため、該当する論理サーバは起動できません。
処理を中止します。

対処

最初に起動に失敗した論理サーバの設定情報が配布済みであるか確認してください。
詳細情報と運用監視エージェントのログを参照し、障害を取り除いてから再度実行してください。

KEOS24700-I (F)

ロードバランサ (負荷分散機 (ロードバランサ) の管理用 IP アドレス) に接続します。

説明

負荷分散機 (ロードバランサ) に接続します。

KEOS24701-I (F)

ロードバランサ (負荷分散機 (ロードバランサ) の管理用 IP アドレス) との接続を切断しました。

説明

負荷分散機 (ロードバランサ) との接続を切断しました。

KEOS24710-I (F)

ロードバランサ (負荷分散機 (ロードバランサ) の管理用 IP アドレス) に次のコマンドを送信します。script-name=[スクリプト名], command-name=[コマンド名], command=[コマンド]

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

説明

負荷分散機（ロードバランサ）にコマンドを送信します。

KEOS24711-I (F)

ロードバランサ（**負荷分散機（ロードバランサ）の管理用 IP アドレス**）からコマンドの出力を受信しました。[**直前のコマンドの出力**]

説明

負荷分散機（ロードバランサ）からコマンドの出力を受信しました。

KEOS26000-I (F)

Management イベント発行機能を開始しました。

説明

Management イベント発行機能を開始しました。
処理を続行します。

KEOS26001-I (F)

Management イベント発行機能を停止しました。

説明

Management イベント発行機能を停止しました。
処理を続行します。

KEOS26002-E (F)

Management イベント発行機能の開始に失敗しました。詳細情報 = **詳細情報**

説明

Management イベント発行機能の開始に失敗しました。
処理を続行します。

対処

詳細情報を参照し、動作環境や設定を見直してください。

KEOS26010-E (F)

設定ファイルの読み込みに失敗しました。ファイル名 = **ファイル名**

説明

Management イベント発行用プロパティファイルまたは Management イベント発

行用メッセージ ID リストファイルの読み込みに失敗しました。
処理を続行しますが、Management イベントは発行されません。

対処

設定ファイルの有無、指定内容、およびアクセス権限を確認して、J2EE サーバを再起動してください。

KEOS26011-E (F)

必要なプロパティ (**プロパティキー**) が指定されていません。

説明

Management イベント発行用プロパティファイルに必要なプロパティが指定されていません。
Management イベント発行機能の動作を停止します。

対処

Management イベント発行用プロパティファイルの内容を見直してください。

KEOS26012-E (F)

プロパティ (**プロパティキー**) の指定が不正です。

説明

Management イベント発行用プロパティファイルの指定内容が不正です。

対処

Management イベント発行用プロパティファイルの内容を見直してください。

KEOS26013-E (F)

メッセージ ID が指定されていません。

説明

Management イベント発行用メッセージ ID リストファイルの指定内容が不正です。
Management イベント発行機能の動作を停止します。

対処

Management イベント発行用メッセージ ID リストファイルの内容を見直してください。

KEOS26014-W (F)

プロパティ (**プロパティキー**) の指定が不正です。デフォルト値 (**デフォルト値**) を使用します。

説明

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

Management イベント発行用プロパティファイルの指定内容が不正です。
デフォルト値を使用して Management イベント発行機能の動作を継続します。

対処

Management イベント発行用プロパティファイルの内容を見直してください。

KEOS26050-I (F)

Management イベントの発行に成功しました。メッセージ ID= **メッセージ ID** , イベント発生時刻 =**Management イベントの発行が依頼された時刻** , 付加情報 = **付加情報 (複数の場合はコロナ区切り)**

説明

Management イベントの発行に成功しました。

KEOS26051-E (F)

Management イベントの発行に失敗しました。メッセージ ID= **メッセージ ID** , イベント発生時刻 =**Management イベントの発行が依頼された時刻** , 付加情報 = **付加情報 (複数の場合はコロナ区切り)** , 詳細情報 = **詳細情報**

説明

Management イベントの発行に失敗しました。

処理を続行します。再送設定がされていれば、再送を試みます。

要因として次のことが考えられます。

- 設定ファイルに記述した Management Server が起動されていない。
- ネットワークに、障害または一時的な負荷が発生している。

対処

詳細情報を参照し、動作環境および Management イベント発行用プロパティファイルの内容を見直してください。

KEOS26052-E (F)

Management イベントを発行できません。詳細情報 = **詳細情報**

説明

Management イベントを発行できません。

Management イベント発行機能の動作を停止します。

対処

詳細情報を参照し、動作環境および Management イベント発行用プロパティファイルの内容を見直してください。

KEOS26053-W (F)

Management イベントの再送期限を超過しました。メッセージ ID= **メッセージ ID** , イベント発生時刻 =**Management イベントの発行が依頼された時刻** , 付加情報 = **付加情報 (複数の場合はコロン区切り)**

説明

Management イベントの再送期限を超過しました。
該当する Management イベントを破棄します。

対処

動作環境および Management イベント発行用プロパティファイルの内容を見直してください。

KEOS26054-W (F)

同時発行最大数を超過したため、Management イベントを発行できません。メッセージ ID=**メッセージ ID** , 付加情報 = **付加情報 (複数の場合はコロン区切り)**

説明

Management イベントの同時発行最大数を超過しました。
該当する Management イベントを破棄します。

対処

動作環境および Management イベント発行用プロパティファイルの内容を見直してください。

KEOS26100-E (F)

内部エラーが発生しました。詳細情報 = **詳細情報**

説明

Management イベント発行機能で内部エラーが発生しました。
Management イベント発行機能の動作を継続できる場合は継続し、継続できない場合は動作を停止します。

対処

J2EE サーバを再起動しても障害が取り除かれない場合は、保守員に連絡してください。

KEOS26500-E (F)

Management アクションの初期化に失敗しました。詳細 = **詳細情報**

説明

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

Management アクションの初期化に失敗しました。
処理を続行しますが、Management アクションは実行されません。

対処

詳細情報を参照し、動作環境および設定ファイルの内容を見直してください。

KEOS26510-I (F)

Management イベントを受信しました。論理サーバ名 = **論理サーバ名**, メッセージ ID = **メッセージ ID**, 付加情報 = **付加情報 (複数の場合はコロン区切り)**, イベント発生時刻 = **イベント発生時刻**

説明

Management イベントを受信しました。

KEOS26520-W (F)

Management アクションが定義されていません。論理サーバ名 = **論理サーバ名**, メッセージ ID = **メッセージ ID**

説明

Management アクションが定義されていません。
処理を続行します。

対処

Management アクションの設定を見直してください。

KEOS26521-E (F)

Management アクションの定義が不正です。Management アクション ID = **Management アクション ID**

説明

Management アクションの定義が不正です。
処理を続行します。

対処

Management アクションの設定を見直してください。

KEOS26522-W (F)

受信済みの Management イベントを再受信しました。論理サーバ名 = **論理サーバ名**, メッセージ ID = **メッセージ ID**, 付加情報 = **付加情報 (複数の場合はコロン区切り)**, イベント発生時刻 = **Management イベントの発行が依頼されたイベント発行元の時刻**

説明

受信した Management イベントは、すでに受信されています。

Management アクションを実行せずに処理を続行します。

要因として、ネットワークの一時的な負荷や障害によって、Management イベントが重複送信されたことが考えられます。

対処

動作環境または次の設定ファイルの内容を見直してください。

- Management イベント発行用プロパティファイル
manager.mevent.send.timeout
manager.mevent.retry.limit

KEOS26523-W (F)

Management イベントの受信情報保持数が最大数を超えたため、最も古い受信情報を削除します。受信情報最大保持数 = **受信情報最大保持数**，削除する受信情報 = **削除する受信情報**]

説明

Management イベントの受信情報保持数が最大数を超えたため、最も古い受信情報を削除します。

処理を続行します。

Management イベントが多発していることが考えられます。

対処

動作環境または次の設定ファイルの内容を見直してください。

- Management アクション実行用プロパティファイル
maction.mevent.receiving_info.keep_size.max

KEOS26530-I (F)

Management アクションの実行を開始します。Management アクション ID=**Management アクション ID**

説明

Management アクションの実行を開始します。

処理を続行します。

KEOS26531-I (F)

Management アクションの実行が終了しました。Management アクション ID=**Management アクション ID**，終了コード = **終了コード**

説明

Management アクションの実行が終了しました。

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

処理を続行します。

KEOS26532-W (F)

Management アクションの実行がタイムアウト時間を超過しました。Management アクション ID=**Management アクション ID**

説明

Management アクションの実行がタイムアウト時間を超過しました。
処理を続行します。

対処

Management アクションの設定を見直してください。

KEOS26533-E (F)

Management アクションの実行に失敗しました。Management アクション ID=**Management アクション ID** , 詳細情報 = **詳細情報**

説明

Management アクションの実行に失敗しました。
処理を続行します。

対処

詳細情報を参照し、動作環境および設定ファイルの内容を見直してください。

KEOS26534-W (F)

抑止時間内のため、Management アクションの実行を制御しました。Management アクション ID=**Management アクション ID**

説明

抑止時間内のため、Management アクションの実行を制御しました。Management アクションを実行しないで処理を続行します。

対処

頻発する場合は、動作環境および設定ファイルの内容を見直してください。

KEOS26535-W (F)

同時実行数の制限により、Management アクションの実行を制御しました。Management アクション ID=**Management アクション ID**

説明

同時実行数の制限によって、Management アクションの実行を制御しました。

Management アクションを実行しないで処理を続行します。

対処

頻発する場合は、動作環境および設定ファイルの内容を見直してください。

KEOS26600-E (F)

内部エラーが発生しました。詳細情報 = **詳細情報**

説明

Management アクション実行機能で内部エラーが発生しました。

Management Server の動作を継続できる場合は継続し、継続できない場合は動作を停止します。

対処

Management Server を再起動しても障害が取り除かれない場合は、保守員に連絡してください。

KEOS27000-I (F)

認証に成功しました。(ユーザ ID= **ユーザ ID**)

説明

認証に成功しました。

KEOS27001-E (F)

認証に失敗しました。管理ユーザ ID またはパスワードが違います。(ユーザ ID= **ユーザ ID**)

説明

認証に失敗しました。管理ユーザ ID またはパスワードが違います。処理を中止します。

対処

正しい管理ユーザ ID またはパスワードを入力してください。

KEOS27002-E (F)

認証に失敗しました。認証要求の有効期限が切れました。(ユーザ ID= **ユーザ ID**)

説明

認証に失敗しました。認証要求の有効期限が切れました。処理を中止します。

対処

頻発するようであれば、動作環境を見直してください。次の要因が考えられます。

- ネットワークに高負荷が掛かっていないかどうか。

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

- ・マシンに高負荷が掛かっていないかどうか。

KEOS27010-I (F)

外部 MBean(クラス名 = **クラス名**, オブジェクト名 = **オブジェクト名**, ファイル名 = **ファイル名**, 定義順 = **定義順**) の登録に成功しました。

説明

外部 MBean の登録に成功しました。

KEOS27011-I (F)

外部 MBean(クラス名 = **クラス名**, オブジェクト名 = **オブジェクト名**, ファイル名 = **ファイル名**, 定義順 = **定義順**) の登録解除に成功しました。

説明

外部 MBean の登録解除に成功しました。

KEOS27012-E (F)

Mbean プラグ定義ファイル(ファイル名 = **ファイル名**) の読み込みに失敗しました。

説明

Mbean プラグ定義ファイルの読み込みに失敗しました。外部 Mbean の登録処理を中止します。

対処

Mbean プラグ定義ファイルの読み込み権限を確認してください。

KEOS27013-E (F)

外部 Mbean プラグイン定義ファイルの解析に失敗しました。(ファイル名 = **ファイル名**, 行番号 = **行番号**, 列番号 = **列番号**, 詳細番号 = **詳細番号**)

説明

外部 Mbean プラグイン定義ファイルの解析に失敗しました。外部 Mbean の登録処理を中止します。

対処

Mbean プラグイン定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS27014-E (F)

外部 MBean(クラス名 = **クラス名** , オブジェクト名 = **オブジェクト名** , ファイル名 = **ファイル名** , 定義順 = **定義順**) に有効でないオブジェクト名が指定されました。

説明

外部 MBean の登録に失敗しました。有効でないオブジェクト名が指定されました。以降の外部 Mbean の登録処理を継続します。

対処

有効なオブジェクト名を指定してください。

KEOS27015-E (F)

外部 MBean(クラス名 = **クラス名** , オブジェクト名 = **オブジェクト名** , ファイル名 = **ファイル名** , 定義順 = **定義順**) のクラス実装が見つかりません。

説明

外部 MBean の登録に失敗しました。クラス実装が見つかりませんでした。以降の外部 Mbean の登録処理を継続します。

対処

Mbean プラグイン定義ファイルに対応した外部 jar ファイルが存在しているか確認してください。有効なオブジェクト名を指定してください。

KEOS27016-E (F)

外部 MBean(クラス名 = **クラス名** , オブジェクト名 = **オブジェクト名** , ファイル名 = **ファイル名** , 定義順 = **定義順**) のインスタンス生成に失敗しました。

説明

外部 MBean の登録に失敗しました。インスタンス生成に失敗しました。以降の外部 Mbean の登録処理を継続します。

対処

保守員に連絡してください。

KEOS27017-E (F)

外部 MBean(クラス名 = **クラス名** , オブジェクト名 = **オブジェクト名** , ファイル名 = **ファイル名** , 定義順 = **定義順**) は既に登録されています。

説明

外部 MBean の登録に失敗しました。すでに登録済みのオブジェクト名が指定されました。以降の外部 Mbean の登録処理を継続します。

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

対処

同一内容の MBean プラグイン定義ファイルが存在していないか確認してください。

KEOS27018-E (F)

外部 MBean(クラス名 = **クラス名**, オブジェクト名 = **オブジェクト名**, ファイル名 = **ファイル名**, 定義順 = **定義順**) の登録に失敗しました。詳細情報 = MBeanRegistration#preRegister メソッドで例外がスローされました。

説明

外部 MBean の登録に失敗しました。MBeanRegistration#preRegister メソッドで例外がスローされました。以降の外部 Mbean の登録処理を続けます。

対処

保守員に連絡してください。

KEOS27019-E (F)

外部 MBean(クラス名 = **クラス名**, オブジェクト名 = **オブジェクト名**, ファイル名 = **ファイル名**, 定義順 = **定義順**) は JMX 準拠の MBean ではありません。

説明

外部 MBean の登録に失敗しました。JMX に準拠していない Mbean が指定されました。以降の外部 Mbean の登録処理を続けます。

対処

保守員に連絡してください。

KEOS27020-E (F)

外部 MBean(クラス名 = **クラス名**, オブジェクト名 = **オブジェクト名**, ファイル名 = **ファイル名**, 定義順 = **定義順**) の登録解除に失敗しました。MBeanRegistration#preRegister メソッドで例外がスローされました。

説明

外部 MBean の登録解除に失敗しました。MBeanRegistration#preRegister メソッドで例外がスローされました。以降の外部 Mbean の登録処理を続けます。

対処

保守員に連絡してください。

KEOS27021-E (F)

MBean プラグイン定義ファイルの解析に失敗しました。(ファイル名 = **ファイル名 詳細情報 = 詳細情報**) の登録解除に失敗しました。MBeanRegistration#preRegister メソッドで例外がスローされました。

説明

Mbean プラグイン機能で解析エラーが発生しました。外部 Mbean の登録処理を中止します。

対処

保守員に連絡してください。

KEOS27030-I (F)

Manager リモート管理機能を開始しました。

説明

Management Server リモート管理機能を開始しました。

KEOS27031-I (F)

Manager リモート管理機能を終了しました。

説明

Management Server リモート管理機能を終了しました。

KEOS27032-I (F)

Manager リモート管理機能の外部接続機能を開始しました。

説明

Management Server リモート管理機能の外部接続機能を開始しました。

KEOS27033-I (F)

Manager リモート管理機能の外部接続機能を終了しました。

説明

Management Server リモート管理機能の外部接続機能を終了しました。

KEOS27034-E (F)

Manager リモート管理機能の外部接続機能の開始に失敗しました。詳細情報 = **詳細情報**

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

説明

Management Server リモート管理機能の外部接続機能の開始に失敗しました。処理を続行します。

対処

設定ファイルの内容を確認し、Management Server を再起動してください。

KEOS27040-E (C)

A communication error occurred.

説明

運用管理エージェントとの通信時にエラーが発生しました。処理を中止します。

対処

設定ファイルの内容を確認し、Management Server を再起動してください。

KEOS27099-E (F)

内部エラーが発生しました。詳細情報 = **詳細情報**

説明

Mbean サーバ機能で内部エラーが発生しました。処理を続行します。

対処

Management Server を再起動しても障害が取り除かれない場合は、保守員に連絡してください。

KEOS27101-E (V)

Authentication failed. An administrator's user ID or a password is incorrect.

説明

認証に失敗しました。管理ユーザ ID またはパスワードが違います。処理を中止します。

対処

正しい管理ユーザ ID またはパスワードを入力してください。

KEOS27102-E (V)

Authentication failed. Authentication request expired.

説明

認証に失敗しました。認証要求の有効期限が切れました。処理を中止します。

対処

頻発するようであれば、動作環境を見直してください。次の要因が考えられます。

- ネットワークに高負荷が掛かっていないかどうか。
- マシンに高負荷が掛かっていないかどうか。

KEOS27103-E (V)

An internal error occurred. Detail= **詳細情報**

説明

内部エラーが発生しました。処理を中止します。

対処

Management Server を再起動しても障害が取り除かれない場合は、保守員に連絡してください。

KEOS27105-E (V)

An error occurred while connecting to the RMI registry. Detail= **詳細情報**

説明

RMI レジストリとの接続でエラーが発生しました。処理を中止します。

対処

詳細情報を参照し、動作環境、および設定ファイルの内容を見直してください。

- Management Server が起動しているかどうか。
- 指定したホスト名とポート番号が誤っていないかどうか。

KEOS27106-E (V)

An error occurred during JMXConnector generation. Detail= **詳細情報**

説明

JMXConnector の生成でエラーが発生しました。処理を中止します。

対処

詳細情報を参照し、動作環境、および設定ファイルの内容を見直してください。

- Management Server が起動しているかどうか。
- 指定したホスト名とポート番号が誤っていないかどうか。

KEOS28001-I (F)

セットアップウィザード (aa....aa) を開始しました。

The Setup Wizard (aa....aa) has started.

aa....aa : GUI/CUI

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

説明

セットアップウィザードを開始しました。

KEOS28002-I (F)

セットアップウィザード (aa....aa) を終了しました。

The Setup Wizard (aa....aa) has ended.

aa....aa : GUI/CUI

説明

セットアップウィザードを終了しました。

KEOS28003-E (C / F)

セットアップウィザード (aa....aa) でエラーが発生しました。(詳細 :bb....bb)

An error occurred in the Setup Wizard (aa....aa). (details = bb....bb)

aa....aa : GUI/CUI

bb....bb : 詳細情報

説明

セットアップウィザードでエラーが発生しました。
処理を中止します。

対処

詳細情報を参照してエラーの要因を取り除き、セットアップウィザードを再度実行してください。

表 2-3 KEOS28003-E に示される詳細情報一覧

詳細情報	説明	対処
排他用のロックファイルで入出力エラーが発生しました。ファイル名 =aa....aa, 詳細 =bb....bb An I/O error occurred in the lock file for exclusion. (file name = aa....aa, details = bb....bb) aa....aa : ファイル名 bb....bb : 詳細情報	排他用のロックファイルで入出力エラーが発生しました。 処理を中止します。	保守員に連絡してください。

KEOS28004-I (F)

セットアップを開始しました。

The setup has started.

説明

セットアップを開始しました。

KEOS28005-I (F)

セットアップを終了しました。

The setup has ended.

説明

セットアップを終了しました。

KEOS28006-E (F)

セットアップでエラーが発生しました。

An error occurred in the setup.

説明

セットアップでエラーが発生しました。
処理を中止します。

対処

このメッセージより前に出力されている、エラーレベルのメッセージの対処法を参照してください。

KEOS28007-I (F)

アンセットアップを開始しました。

The unsetup has started.

説明

アンセットアップを開始しました。

KEOS28008-I (F)

アンセットアップを終了しました。

The unsetup has ended.

説明

アンセットアップを終了しました。

KEOS28009-E (F)

アンセットアップでエラーが発生しました。

An error occurred in the unsetup.

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

説明

アンセットアップでエラーが発生しました。
処理を中止します。

対処

このメッセージより前に出力されている、エラーレベルのメッセージの対処法を参照してください。

KEOS28010-I (F)

コマンドを開始しました。(コマンド :aa....aa)

Command execution has started. (command = aa....aa)

aa....aa : コマンド名

説明

セットアップウィザードがコマンドを開始しました。

KEOS28011-I (F)

コマンドが終了しました。(コマンド :aa....aa, 終了コード :bb....bb)

Command execution has ended. (command = aa....aa, exit code = bb....bb)

aa....aa : コマンド名

bb....bb : 終了コード

説明

セットアップウィザードで実行したコマンドが終了しました。

KEOS28012-E (C / F)

コマンドでエラーが発生しました。(コマンド :aa....aa, 詳細 :bb....bb)

An error occurred during command execution. (command = aa....aa, details = bb....bb)

aa....aa : コマンド名

bb....bb : 詳細情報

説明

セットアップウィザードが実行したコマンドでエラーが発生しました。
処理を中止します。

対処

詳細情報を参照してエラーの要因を取り除き、セットアップウィザードを再度実行してください。詳細情報に次のどちらかのメッセージが出力された場合は、セットアップウィザードを再度実行してください。

- hwsserveredit: cannot delete
- KDJE40028-E The deletion of the J2EE server has failed. Server name = aa....aa,

Reason = Deletion of file failed

aa....aa : サーバ名

KEOS28014-E (C / F)

ファイルアクセスでエラーが発生しました。(ファイル名 :aa....aa, 詳細 :bb....bb)

An error occurred during an attempt to access the file. (file name = aa....aa, details = bb....bb)

aa....aa : ファイル名

bb....bb : 詳細情報

説明

セットアップウィザードのファイルアクセスでエラーが発生しました。
処理を中止します。

対処

詳細情報を参照してエラーの要因を取り除き、セットアップウィザードを再度実行してください。

KEOS28015-I (F)

セットアップ情報ファイルを出力しました。(ファイル名 :aa....aa)

The setup information file has been output. (file name = aa....aa)

aa....aa : ファイル名

説明

セットアップ情報ファイルを出力しました。

KEOS28016-I (F)

セットアップ情報リストを出力しました。(ファイル名 :aa....aa)

The setup information list has been output. (file name = aa....aa)

aa....aa : ファイル名

説明

セットアップ情報リストを出力しました。

KEOS28017-I (F)

snapshot ログの収集を開始しました。

Collection of the snapshot log files has started.

説明

セットアップウィザードが snapshot ログの収集を開始しました。

KEOS28018-I (F)

snapshot ログの収集が終了しました。(ファイル名 :aa....aa)

Collection of the snapshot log files has ended. (file name = aa....aa)

aa....aa : ファイル名

説明

セットアップウィザードが実行した snapshot ログの収集が終了しました。

KEOS28019-E (C / F)

snapshot ログの収集でエラーが発生しました。(詳細 :aa....aa)

An error occurred during collection of the snapshot log files. (details = aa....aa)

aa....aa : 詳細情報

説明

セットアップウィザードが実行した snapshot ログの収集でエラーが発生しました。
処理を中止します。

対処

保守員に連絡してください。

KEOS28020-I (F)

バックアップを開始しました。

Backup has started.

説明

セットアップウィザードがバックアップを開始しました。

KEOS28021-I (F)

バックアップを終了しました。

Backup has ended.

説明

セットアップウィザードのバックアップが終了しました。

KEOS28022-E (C / F)

バックアップでエラーが発生しました。(詳細 :aa....aa)

An error occurred during backup. (details = aa....aa)

aa....aa : 詳細情報

説明

セットアップウィザードのバックアップでエラーが発生しました。
処理を中止します。

対処

保守員に連絡してください。

KEOS28023-I (F)

ポート番号チェックを開始しました。

The port number check has started.

説明

セットアップでポート番号チェックを開始しました。

KEOS28024-I (F)

ポート番号チェックが終了しました。

The port number check has ended.

説明

セットアップでポート番号チェックが終了しました。

KEOS28025-I (F)

Component Container 管理者を変更しました。

The Component Container administrator has been changed.

説明

セットアップで Component Container 管理者を変更しました。

KEOS28026-E (C / F)

Component Container 管理者の変更でエラーが発生しました。(詳細 :aa....aa)

An error occurred during an attempt to change the Component Container administrator. (details = aa....aa)

aa....aa : 詳細情報

説明

セットアップで Component Container 管理者の変更でエラーが発生しました。
処理を中止します。

対処

詳細情報を参照してエラーの要因を取り除き、セットアップウィザードを再度実行

してください。

KEOS28027-E (C)

An instance of the Setup Wizard is already running.

説明

同一マシン上のほかのプロセスでセットアップウィザードが起動中のため、セットアップウィザードを起動できません。
処理を中止します。

対処

起動中のセットアップウィザードを停止してください。

KEOS28028-E (C / F)

既にセットアップウィザード以外でセットアップが行われているので、セットアップウィザードでセットアップを行うことはできません。

The setup cannot be executed by the Setup Wizard, because it has already done by a utility other than the Setup Wizard.

説明

セットアップウィザード以外の方法で Management Server のセットアップが行われているため、セットアップウィザードを起動できません。
処理を中止します。

対処

Cosminexus の環境をすべて削除して、再インストールを行ってください。

KEOS28029-E (C / F)

セットアップ情報ファイルが存在しません。(ファイル名 :aa....aa)

The setup information file does not exist. (file name = aa....aa)

aa....aa : ファイル名

説明

指定したセットアップ情報ファイルが存在しません。
処理を中止します。

対処

セットアップ情報ファイルのファイル名またはパスを見直してください。

KEOS28030-E (C / F)

セットアップ情報ファイルが壊れています。(ファイル名 :aa....aa)

The setup information file is corrupted. (file name = aa....aa)

aa....aa : ファイル名

説明

指定したセットアップ情報ファイルが壊れています。
処理を中止します。

対処

指定したファイルを見直してください。

KEOS28031-E (C / F)

コマンドのオプションに誤りがあります。(詳細 :aa....aa)

A specified command option is invalid. (details = aa....aa)

aa....aa : 詳細情報

説明

指定したコマンドのオプションに誤りがあります。
処理を中止します。

対処

コマンドのオプションを見直してください。

表 2-4 KEOS28031-E に示される詳細情報一覧

詳細情報	説明	対処
<p>同じオプションが複数指定されています。オプション=aa....aa The same option has been specified more than once. (option = aa....aa) aa....aa : オプション</p>	<p>コマンドオプションに同じオプションが複数指定されています。 処理を中止します。</p>	<p>コマンドのオプションを見直してください。</p>
<p>オプションに対する値が指定されていません。オプション=aa....aa An option value is not specified. (option = aa....aa) aa....aa : オプション</p>	<p>オプションに対する値が指定されていません。 処理を中止します。</p>	<p>コマンドのオプションを見直してください。</p>
<p>誤ったオプションが指定されています。オプション=aa....aa An invalid option is specified. (option = aa....aa) aa....aa : オプション</p>	<p>誤ったオプションが指定されています。 処理を中止します。</p>	<p>コマンドのオプションを見直してください。</p>
<p>aa....aa オプションは bb....bb オプションと同時に指定できません。 The option aa....aa and the option bb....bb cannot be specified simultaneously. aa....aa : オプション 1 bb....bb : オプション 2</p>	<p>同時に指定できないオプションが指定されています。 処理を中止します。</p>	<p>コマンドのオプションを見直してください。</p>

KEOS28032-E (C / F)

セットアップウィザードが強制終了されました。

The Setup Wizard was forced to terminate.

説明

セットアップウィザードが強制終了されました。
処理を中止します。

対処

セットアップウィザードを再度実行してください。セットアップウィザードを再度実行してもエラーが発生する場合は、OS を再起動してください。

KEOS28033-E (C)

Usage : setupwizard [-f <setup information file> | -clean [-force]]

説明

コマンドの起動方法に誤りがあります。コマンドの実行を中止します。

対処

正しいコマンドを入力して、実行し直してください。

KEOS28034-E (C / F)

Component Container 管理者に aa....aa が指定されているため、1024 から 65535 の範囲で指定してください。(bb....bb=cc....cc)

A value from 1024 to 65535 must be specified because aa....aa has been specified for the Component Container administrator. (bb....bb=cc....cc)

aa....aa : Component Container 管理者

bb....bb : 該当項目

cc....cc : ポート番号

説明

Component Container 管理者に root 以外のユーザが指定されているため、ポート番号には 1024 から 65535 の範囲以外では指定できません。

処理を中止します。

対処

Component Container 管理者に root 以外のユーザが指定されている場合は、ポート番号には 1024 から 65535 の範囲で指定してください。

KEOS28035-E (C / F)

ポート番号の値が重複しています。(ポート番号 :aa....aa, 重複項目 :bb....bb)

A duplicate port number is specified. (port number = aa....aa, duplicate item = bb....bb)

aa....aa : ポート番号

bb....bb : 重複項目

説明

セットアップウィザードでポート番号が重複して設定されているため、セットアップが開始できません。

処理を中止します。

対処

セットアップウィザードで指定したポート番号を見直してください。

KEOS28036-E (C / F)

指定されたセットアップ情報ファイルは、このバージョン (aa....aa) で使用できません。(ファイル名 :bb....bb, ファイルバージョン :cc....cc)

This version(aa....aa) does not support the specified setup information file. (file name = bb....bb, file version = cc....cc)

aa....aa : Cosminexus のバージョン

bb....bb : ファイル名

cc....cc : ファイルを作成した Cosminexus のバージョン

説明

セットアップウィザードのバージョンより新しいセットアップ情報ファイルでは、セットアップを実行できません。

処理を中止します。

対処

指定したファイルを見直してください。

KEOS28037-E (C / F)

Cosminexus の環境が壊れています。(詳細 :aa....aa)

The Cosminexus environment is corrupted. (details = aa....aa)

aa....aa : 詳細情報

説明

Cosminexus の環境が壊れているため、処理を続行できません。

処理を中止します。

対処

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

保守員に連絡してください。

KEOS28038-E (C / F)

An attempt to start the Setup Wizard has failed. (details = aa....aa)

aa....aa : 詳細情報

説明

セットアップウィザードの起動に失敗しました。
処理を中止します。

対処

保守員に連絡してください。

KEOS28039-E (C / F)

セットアップウィザードでセットアップされていない環境では、アンセットアップは実行できません。

The unsetup cannot be executed, because the environment was not set up by using the Setup Wizard.

説明

セットアップウィザードでセットアップされていない環境に対して、アンセットアップは実行できません。
処理を中止します。

対処

セットアップ済みの環境が存在する場合は、Cosminexus の環境をすべて削除してから、再インストールを実行してください。

KEOS28040-I (F)

Management Server 管理グループを変更しました。

The Management Server administrator's group has been changed.

説明

セットアップウィザードが Management Server 管理グループを変更しました。

KEOS28041-E (C / F)

Management Server 管理グループの変更でエラーが発生しました。(詳細 :aa....aa)

An error occurred during an attempt to change the Management Server administrator's group. (details = aa....aa)

aa....aa : 詳細情報

説明

セットアップウィザードが実行した Management Server 管理グループの変更でエラーが発生しました。
処理を中止します。

対処

詳細情報を参照してエラーの要因を取り除き、セットアップウィザードを再度実行してください。

2.5 KEUC00001 から KEUC09999 までのメッセージ

構築済み実行環境の切り替えで出力される KEUC00001 から KEUC09999 までのメッセージについて説明します。

KEUC00001-I (C)

The cosmienv aa....aa command will now start.

aa....aa : -s , -d , -r , または -l

説明

cosmienv aa....aa コマンドを開始します。

KEUC00002-I (C)

The cosmienv aa....aa command ended successfully.

aa....aa : -s , -d , -r , または -l

説明

cosmienv aa....aa コマンドが正常に終了しました。

KEUC00003-E (C)

Execution of the cosmienv aa....aa command failed. (code = bb....bb[, cc....cc])

aa....aa : -s , -d , -r , または -l

bb....bb : リターンコード

cc....cc : 保守コード

説明

cosmienv aa....aa コマンドが失敗しました。

対処

メッセージに出力されているリターンコードを確認して、対処してください。なお、リターンコードが 143 の場合、保守コードもあわせて表示されます。

リターンコードと対処については、次の表を参照してください。

表 2-5 リターンコードと対処

リターンコード	意味	対処
0	正常終了	-

リターンコード	意味	対処
128	異常終了	出力メッセージとログを取得して、保守員に連絡してください。
129	退避・回復の基になる情報の不正	
130	退避・回復の後処理で障害発生	
131	退避・回復用の情報の不正	インストールしている製品のバージョンが、構築済み実行環境の切り替えに対応しているバージョンかどうかを確認してください。 それでも解決しない場合は、出力メッセージとログを取得して、保守員に連絡してください。
133	ディスクアクセスエラー	出力メッセージとログを取得して、保守員に連絡してください。
135	ファイルオープンエラー	出力メッセージとログを取得して、保守員に連絡してください。
138	引数指定の不正	コマンドのシンタックスを確認してください。
139	未サポート機能の要求	インストールしている製品を確認してください。
140	コマンドの二重実行要求	コマンドが実行中でないかを確認してください。
141	稼働環境の不正	回復機能を実行する前に、次の内容を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> • Cosminexus がアンインストールされていること • インストール先に不要なファイルが残っていないこと
142	実行権限なし	コマンド発行時の権限を確認してください。
143	構成ソフトウェアの処理で障害発生	メッセージに表示された構成ソフトウェアの保守コード (xx[,yy] の yy) を確認してください。保守コードについては、次の表を参照してください。 なお、障害が発生した構成ソフトウェアについては、cosmienv コマンドのログで確認します。

表 2-6 構成ソフトウェアの保守コード

構成ソフトウェア	保守コード	意味	対処
Cosminexus cFramework	128	異常終了	出力メッセージとログを取得して、保守員に連絡してください。
	144	退避に失敗	次の手順で対処してください。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 指定したパスを作成するか、存在するパスを指定する。 2. ファイルを使用しているプロセスを停止する。

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

構成ソフトウェア	保守コード	意味	対処
Cosminexus Component Container	145	HNTRLib のインストールに失敗	Cosminexus Component Container を再インストールしてください。
	146	退避に失敗	次のどちらかの方法で対処してください。 <ul style="list-style-type: none"> 指定した退避先のディレクトリを作成する。 存在するディレクトリパスを指定する。
	147	異常終了	/opt/Cosminexus/env/log 以下のファイルを採取して、保守員に連絡してください。
Cosminexus Component Transaction Monitor	129	退避・回復の基になる情報の不正	出力メッセージとログを取得して、保守員に連絡してください。
	130	退避・回復の後処理エラー	
	131	退避・回復用の情報の不正	
	138	引数指定の不正	
	142	実行ユーザの不正	root で実行しているかどうかを確認してください。
	146	退避先のディレクトリが存在しない	次のどちらかの方法で対処してください。 <ul style="list-style-type: none"> 指定した退避先のディレクトリを作成する。 存在するディレクトリパスを指定する。
	147	そのほかのエラー	出力メッセージとログを取得して、保守員に連絡してください。
148	ファイル・ディレクトリの削除の失敗		
Cosminexus DABroker Library	128	異常終了	出力メッセージとログを取得して、保守員に連絡してください。
	131	退避・回復用の情報の不正	
	138	引数指定の不正	コマンドの引数を確認して、再度実行してください。
	144	Cosminexus DABroker Library が稼働中	Cosminexus DABroker Library にアクセス中のプログラムをすべて終了してから再度実行してください。
Cosminexus Developer's Kit for Java	131	退避・削除用の情報の不正	出力メッセージとログを取得して、保守員に連絡してください。
	138	引数指定の不正	出力メッセージとログを取得して、保守員に連絡してください。
	144	回復に失敗	出力メッセージとログを取得して、保守員に連絡してください。
	145	/opt/Cosminexus/jdk がシンボリックリンクファイル	/opt/Cosminexus/jdk がシンボリックリンクファイルの場合はサポートしていません。実体のファイルを置いてください。
	146	そのほかのエラー	出力メッセージとログを取得して、保守員に連絡してください。

構成ソフトウェア	保守コード	意味	対処
Cosminexus Performance Tracer	129	退避・回復の基になる情報の不正	出力メッセージとログを取得して、保守員に連絡してください。
	130	退避・回復の後処理エラー	
	131	退避・回復用の情報の不正	
	138	引数指定の不正	
	142	実行ユーザの不正	root で実行しているかどうかを確認してください。
	145	HccLib のインストールに失敗	再インストールしてください。
	146	退避先のディレクトリが存在しない	次のどちらかの方法で対処してください。 <ul style="list-style-type: none"> 指定した退避先のディレクトリを作成する。 存在するディレクトリパスを指定する。
	147	そのほかのエラー	出力メッセージとログを取得して、保守員に連絡してください。
	148	ファイル・ディレクトリの削除の失敗	
Cosminexus Reliable Messaging	129	退避・回復の基になる情報の不正	出力メッセージとログを取得して、保守員に連絡してください。
	130	退避・回復の後処理で障害発生	
	144	HNTRLib2 のインストールに失敗	再インストールしてください。
	145	退避先のディレクトリが存在しない	次のどちらかの方法で対処してください。 <ul style="list-style-type: none"> 指定した退避先のディレクトリを作成する。 存在するディレクトリパスを指定する。
	146	そのほかのエラー	出力メッセージとログを取得して、保守員に連絡してください。

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

構成ソフトウェア	保守コード	意味	対処
Cosminexus TPBroker	129	退避・回復の基になる情報の不正	出力メッセージとログを取得して、保守員に連絡してください。
	130	退避・回復の後処理で障害発生	
	131	退避・回復用の情報の不正	
	133	ディスクアクセスエラー	
	135	ファイルオープンエラー	
	144	HCCLib のインストールに失敗	Cosminexus TPBroker を再インストールしてください。
	145	HNTRLib2 のインストールに失敗	
	146	退避に失敗	次のどちらかの方法で対処してください。 <ul style="list-style-type: none"> 指定した退避先のディレクトリを作成する。 存在するディレクトリパスを指定する。
147	日立 PP インストーラ情報の取得・設定に失敗	出力メッセージとログを取得して、保守員に連絡してください。	
Cosminexus Web Services - Security	129	退避・回復の基になる情報の不正	出力メッセージとログを取得して、保守員に連絡してください。
	130	退避・回復の後処理で障害発生	
	131	退避・回復用の情報の不正	
	138	引数指定の不正	出力メッセージとログを取得して、保守員に連絡してください。
	146	退避に失敗	
	147	そのほかのエラー	
	148	ファイル・ディレクトリの削除の失敗	

構成ソフトウェア	保守コード	意味	対処
Cosminexus XML Processor	128	異常終了	出力メッセージとログを取得して、保守員に連絡してください。
	138	引数指定の不正	コマンドの引数を確認して、再度実行してください。
	144	退避に失敗	次の手順で対処してください。 1. 指定した退避先のディレクトリを作成する。または存在するディレクトリパスを指定する。 2. Cosminexus XML Processor の使用を終了する。
	145	HNTRLib2 のインストールに失敗	Cosminexus XML Processor を再インストールしてください。
Hitachi Web Server	128	異常終了	出力メッセージとログを取得して、保守員に連絡してください。
	138	引数指定の不正	
	144	退避に失敗	次のどちらかの方法で対処してください。 • 指定した退避先のディレクトリを作成する。 • 存在するディレクトリパスを指定する。

KEUC00004-I (C)

Command usage: `cosmienv <options> [-l<identifier>] [-P<save-path>] [-f] [<save-option>]`

<options>:

- s - saves the Cosminexus environment
- d - deletes the saved Cosminexus environment
- r - restores the saved Cosminexus environment
- l - lists the saved Cosminexus environment
- h - displays this help information

<identifier>:

Specify a unique identifier to distinguish the Cosminexus environment to be saved.

Use a maximum of 20 alphanumeric characters.

This identifier must be specified when the -s, -d, or -r option is used.

<save-path>:

Specify the full path of the Cosminexus environment to be saved.

You cannot specify a 1-byte space, 2-byte space, or tab character in a path name.

The save destination of the Cosminexus environment becomes <save-path>/

<identifier>.

This save path must be specified when the -s option is used.

<-f>:

When the -r option is specified, specify the -f option to force restoration of the Cosminexus environment.

If the -f option is specified, the Cosminexus environment will be restored even if there

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

are files remaining in the Cosminexus installation directory.

If the `-f` option is not specified, the Cosminexus environment will not be restored if there are files remaining in the Cosminexus installation directory.

The `-f` option is ignored if it is specified with any option other than the `-r` option.

説明

`cosmienv` コマンドの使用方法です。

KEUC00005-E (C)

To save, restore, or delete the Cosminexus system environment, use the `cosmienv` command.

説明

Cosminexus のシステム環境の退避、回復、または削除の操作方法に誤りがあります。

対処

Cosminexus のシステム環境を退避、回復、および削除する場合は、`cosmienv` コマンドを使用してください。

KEUC00006-E (C)

Command usage: `cosmienv <options> [-I<identifier>] [-P<save-path>] [-f]`

説明

`cosmienv` コマンドの使用方法に誤りがあります。

対処

`cosmienv` コマンドの引数の指定方法に誤りがないかどうかを確認してください。引数の指定方法に誤りがない場合は、「`echo $?`」を実行して `cosmienv` コマンドのリターンコードを取得して、リターンコードに対する対処を実施してください。`cosmienv` コマンドのリターンコードについては、「KEUC00003-E」を参照してください。

2.6 KFCEB40000 から KFCEB49999 までのメッセージ

Cosminexus TPBroker が出力する KFCEB40000 から KFCEB49999 までのメッセージについて説明します。

KFCEB40010-W

A transaction branch has taken too long time on its completion process. status=aa....aa
method=bb....bb id=cc....cc info=dd....dd

aa....aa : 現在のステータス
bb....bb : 決着処理のメソッド名
cc....cc : トランザクション ID
dd....dd : 保守情報

説明

グローバルトランザクションの決着処理に時間が掛かっています。
決着処理が始まってから 60 秒以上経過すると、このメッセージを出力します。メッセージ出力後も、決着処理は継続します。

対処

リソースマネージャ、サーバプロセスの状態を確認し、次の状態に陥っていないか確認してください。

- リソースマネージャの停止、またはリソースマネージャとの通信接続の切断。
- リモート呼び出し元もしくは呼び出し先のサーバプロセスの停止、または通信接続の切断。
- ステータスファイルへの書き込み処理の遅延。

KFCEB40011-E

A transaction branch has decided to complete heuristically. method=aa....aa outcome=bb....bb
tid=cc....cc info=dd....dd

aa....aa : 決着処理のメソッド名
bb....bb : ヒューリスティック決着の種別
cc....cc : トランザクション ID
dd....dd : 保守情報

説明

グローバルトランザクションがヒューリスティック決着をしました。
ヒューリスティック決着の種別 (bb....bb) によって、詳細は次のとおりになります。

- HeuristicHazard : 各リソースマネージャのトランザクションが一貫性を保って決着

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

したことが確認できませんでした。トランザクションの一貫性が失われている可能性があります。

- HeuristicCommit：このトランザクションブランチの参加リソースすべてがヒューリスティック決着によってコミットしました。
- HeuristicRollback：このトランザクションブランチの参加リソースすべてがヒューリスティック決着によってロールバックしました。
- HeuristicMixed：一部のリソースマネージャのトランザクションがコミットし、ほかのリソースマネージャのトランザクションがロールバックしました。トランザクションの一貫性は失われました。

対処

各リソースマネージャで、トランザクションの状態を確認してください。トランザクション ID (cc....cc) と同じグローバルトランザクション ID を持つブランチについて、各リソースマネージャでのトランザクションの決着方法 (コミットまたはロールバック) を確認してください。

KFCB40012-I

A transaction branch has completed normally, overriding heuristic completion in some participants.
method=aa....aa original=bb....bb outcome=cc....cc tid=dd....dd info=ee....ee

aa....aa：決着処理のメソッド名

bb....bb：参加リソースに存在したヒューリスティックの種別

cc....cc：グローバルトランザクションの決着方法

dd....dd：トランザクション ID

ee....ee：保守情報

説明

参加リソースのヒューリスティック決着の結果と、グローバルトランザクションの決着方法とが一致したため、グローバルトランザクションは一貫性を保ったまま決着しました。

KFCB40013-W

A participant has completed heuristically. method=aa....aa outcome=bb....bb participant=cc....cc
info1=dd....dd info2=ee....ee

aa....aa：現象が発生した参加リソースのメソッド名

bb....bb：aa....aa が返した決着結果

cc....cc：現象が発生した参加リソースの情報 (リソースの種類, Xid または Gid)

dd....dd：保守情報 1

ee....ee：保守情報 2

説明

グローバルトランザクションの参加リソース (cc....cc) がヒューリスティック決着

をしました。

対処

このメッセージに続いて、グローバルトランザクションの決着結果を示すメッセージが出力されます。出力されたメッセージに従って対処してください。

KFCB40014-W

Unable to distinguish the outcome of a participant due to a communication error. method=aa....aa
outcome=bb....bb participant=cc....cc info1=dd....dd info2=ee....ee

aa....aa：現象が発生した参加リソースのメソッド名

bb....bb：aa....aa が返した決着結果

cc....cc：現象が発生した参加リソースの情報（リソースの種類，Xid または Gid）

dd....dd：保守情報 1

ee....ee：保守情報 2

説明

グローバルトランザクションの決着処理中に参加リソース（cc....cc）との接続が失われたため、決着結果が不明になりました。ただし、リソースマネージャで、ほかのエラーが発生していない場合は、通常トランザクションの一貫性はリソースマネージャによって保証されます。

対処

リソースマネージャでトランザクションの状態に異常が発生していないか確認してください。

KFCB40015-W

Duplicate status file definition. path=aa....aa info=bb....bb

aa....aa：ステータスファイルのパス名称

bb....bb：保守情報

説明

ステータスファイルの格納ディレクトリ名称同士が重複しています。J2EE サーバ起動時、または EJB クライアント起動時にこのメッセージが出力される場合は、予備ステータスファイルのパス名称を無視し、ステータスファイルを二重化しません。cjlisttrnfile コマンド発行時にこのメッセージが出力される場合は、予備ステータスファイルのパス名称を無視し、主ステータスファイルのトランザクション情報を表示します。

対処

予備ステータスファイルのパス名称またはステータスファイルのパス名称のどちらかを変更し、重複を避けてください。

ステータスファイルのパス名称は、J2EE サーバ、または EJB クライアントのプロパティ ejbserver.distributedtx.ots.status.directory1 および

ejbserver.distributedtx.ots.status.directory2 で指定されます。

KFCB40016-E

Invalid status file path. path=aa....aa info=bb....bb

aa....aa：ステータスファイルのディレクトリ名称

bb....bb：保守情報

説明

ステータスファイルのディレクトリ名称が不正です。

対処

J2EE サーバ、または EJB クライアントのプロパティ

ejbserver.distributedtx.ots.status.directory1 または

ejbserver.distributedtx.ots.status.directory2 を確認し、次の状態になっていないか確認してください。

- 指定されたパス名称に通常ファイル以外のファイル（ディレクトリなど）がすでに存在している。
- 指定されたパス名称のファイルに対するアクセス権限が正しく設定されていないため、読み書きできない状態になっている。
- ステータスファイル（予備ステータスファイルではない）のパス名称が、空文字列になっている。

KFCB40017-W

Invalid property was defined. Replaced with default property. name=aa....aa info=bb....bb

aa....aa：不正なプロパティ名

bb....bb：メソッド名

説明

プロパティに設定された値が不正です。

設定値の代わりにデフォルト値を使用します。

対処

プロパティの設定値を見直してください。

KFCB40018-E

Initialization failed. info=aa....aa

aa....aa：保守情報

説明

インプロセストランザクションサービスの初期化に失敗しました。

対処

初期化に失敗した要因がほかのメッセージで示されます。メッセージを参照して、問題を解決してください。

KFCB40019-E

Invalid host name. name=aa....aa info=bb....bb

aa....aa : ホスト名

bb....bb : 保守情報

説明

ホスト名が不正です。

対処

J2EE サーバのホスト名の設定値を見直してください。また、J2EE サーバおよび EJB クライアントが動作するマシンのホスト名の設定を見直してください。

KFCB40020-E

Internal error occurred. info=aa....aa

aa....aa : 保守情報

説明

内部エラーが発生しました。

対処

保守情報を取得して、保守員に連絡してください。

KFCB40021-E

Failed to allocate a status file entry. The transaction branch will rollback. method=aa....aa
tid=bb....bb info=cc....cc

aa....aa : 決着処理のメソッド名

bb....bb : トランザクション ID

cc....cc : 保守情報

説明

ステータスファイルの同時使用エントリ数が上限に達したため、トランザクションをコミット決着できません。

トランザクションはロールバックします。

対処

同時に決着処理を実行するトランザクション数を減らしてください。

また、長時間にわたって未決着トランザクションが残留していないか確認してください。トランザクションの決着処理が遅延する要因として、次のことが考えられます。

- リソースマネージャの停止、またはリソースマネージャとの通信接続の切断。

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

- リモート呼び出し元もしくは呼び出し先のサーバプロセスの停止、または通信接続の切断。
- ステータスファイルへの書き込み処理の遅延。

問題が解決しない場合は、保守情報を取得して、保守員に連絡してください。

KFCB40022-E

Failed to write a transaction status to a status file. path=aa....aa method=bb....bb tid=cc....cc info=dd....dd

aa....aa : 失敗したステータスファイルのパス名称

bb....bb : 決着処理のメソッド名

cc....cc : トランザクション ID

dd....dd : 保守情報

説明

ステータスファイルに対してトランザクション決着処理のステータスを書き込むことができませんでした。

インプロセストランザクションサービスは動作を停止します。

対処

ステータスファイルが存在する HDD でハード障害が発生していないか確認してください。

ハード障害が発生していた場合、J2EE サーバ、または EJB クライアントを停止させ、次の 1、2 どちらかの手順を実施後、J2EE サーバ、または EJB クライアントを開始してください。

1. ejbserver.distributedtx.ots.status.directory1 または ejbserver.distributedtx.ots.status.directory2 のうち、ハード障害が発生したプロパティを別の障害が発生していないパスに変更する。
2. HDD を交換する。

KFCB40024-E

Internal error. Treat it as HeuristicHazard. method=aa....aa tid=bb....bb info=cc....cc

aa....aa : 決着処理のメソッド名

bb....bb : 現象が発生したトランザクション ID

cc....cc : 保守情報

説明

決着処理中に内部エラーが発生しました。

決着処理中のトランザクションはヒューリスティック決着したものとして取り扱います。

対処

保守情報を取得して、保守員に連絡してください。

また、トランザクションの一貫性が失われている可能性がありますので、リソースマネージャでトランザクションの状態を確認してください。

KFCB40025-E

Prepared branch has abnormally rolled back in a commit operation. method=aa....aa tid=bb....bb
info=cc....cc

aa....aa : 決着処理のメソッド名

bb....bb : トランザクション ID

cc....cc : 保守情報

説明

プリペア済トランザクションに対してコミットを試みましたが、異常が発生しトランザクションはロールバックしました。

対処

トランザクションの一貫性が失われている可能性がありますので、リソースマネージャでトランザクションの状態を確認してください。

トランザクションがロールバックした要因は、同時に出力されるほかのメッセージや例外情報に示されています。そちらを参照して対処してください。

KFCB40026-E

A participant returned an unexpected error code. method=aa....aa outcome=bb....bb
participant=cc....cc info1=dd....dd info2=ee....ee

aa....aa : 現象が発生した参加リソースのメソッド名

bb....bb : 現象の要因となったエラーコード

cc....cc : 現象が発生した参加リソースの情報 (リソースの種類, Xid または Gid)

dd....dd : 保守情報 1

ee....ee : 保守情報 2

説明

グローバルトランザクションの参加リソース (cc....cc) が、決着処理に対して予期しない戻り値を戻しました。

トランザクションの一貫性が失われている可能性があります。

対処

リソースマネージャの動作および状態を確認してください。

KFCB40027-W

A participant could not forget its heuristic decision. method=aa....aa outcome=bb....bb
participant=cc....cc info1=dd....dd info2=ee....ee

aa....aa : 現象が発生した参加リソースのメソッド名

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

bb....bb : 現象の要因となったエラーコード

cc....cc : 現象が発生した参加リソースの情報 (リソースの種類, Xid または Gid)

dd....dd : 保守情報 1

ee....ee : 保守情報 2

説明

グローバルトランザクションの参加リソース (cc....cc) が、ヒューリスティック決着状態を忘れることができませんでした。

対処

リソースマネージャの動作を確認してください。

このメッセージが出力されても、グローバルトランザクションの決着結果には特に影響ありません。

KFCB40028-W

The reboot counter has reached the maximum permissive value. Reset to zero. info=aa....aa

aa....aa : 保守情報

説明

トランザクション ID または Xid 内に保持する、J2EE サーバ、または EJB クライアントの再起動回数カウンタが、ラップして 0 (ゼロ) に戻りました。参加リソースに割り振られる Xid が重複する可能性があります。

ステータスファイルを新規に作成して以降、J2EE サーバ、または EJB クライアントの起動回数が 2,147,483,647 回に達すると表示します。

KFCB40029-E

Could not create a management information of status file. info=aa....aa

aa....aa : 保守情報

説明

ステータスファイル管理領域情報の設定に失敗しました。

ステータスファイルを利用できません。

対処

ステータスファイルが存在する HDD のハード障害が発生していないか確認してください。

解決しない場合、例外情報やほかのメッセージを参照して、問題を解決してください。

KFCB40030-E

The status entry was already released. number=aa....aa info=bb....bb

aa....aa : エントリ番号

bb....bb : 保守情報

説明

ステータスファイルのエントリ管理処理で内部エラーが発生しました。

対処

保守情報を取得して、保守員に連絡してください。

KFCB40031-E

The status entry was broken. number=aa....aa info1=bb....bb info2=cc....cc

aa....aa : エントリ番号

bb....bb : 保守情報 1

cc....cc : 保守情報 2

説明

ステータスファイルの特定エントリの内容が不正なため、読み出すことができませんでした。

J2EE サーバ、または EJB クライアントの異常終了後、最初の J2EE サーバ、または EJB クライアントの起動時にこのメッセージを出力した場合は、ステータスファイルに書き込まれていた決着中のトランザクション情報が回復できなかった可能性があります。

対処

トランザクションの一貫性が失われる可能性がありますので、リソースマネージャでトランザクションの状態を確認してください。

KFCB40032-E

Status file write error. path=aa....aa fail=bb....bb info=cc....cc

aa....aa : ステータスファイルのパス名称

bb....bb : 書き込み失敗要因 (期待した書き込みサイズと実際の値との差分、または発生した例外文字列)

cc....cc : 保守情報

説明

ステータスファイルへの書き込みに失敗しました。

対処

次の内容を確認してください。

- 指定されたパス名称に正しいファイルが存在しているか。
- 指定されたパス名称のファイルへのアクセス権限は正しく設定されているか。
- ステータスファイルが存在する HDD のハード障害が発生していないか。

解決しない場合は、例外情報やほかのメッセージを参照して、問題を解決してください。

さい。

KFCB40033-I

Created new status file. path=aa....aa

aa....aa : ステータスファイル名

説明

新しいステータスファイルが、正常に作成されました。

KFCB40034-W

Invalid file was found. Forcibly overwritten with newly-created status file. path=aa....aa

aa....aa : ステータスファイルのパス名称

説明

指定されたパスに、ステータスファイルではない不正なファイルが見つかりました。不正なファイルは強制的に削除し、新規ステータスファイルを作成して上書きしました。

対処

ステータスファイルのパス位置には、正しいステータスファイルだけを置いてください。

KFCB40035-W

The sequence number of the transaction id has reached the maximum permissive value. Reset to zero. info=aa....aa

aa....aa : 保守情報

説明

トランザクション ID または Xid に割り振る通番が、ラップして 0 (ゼロ) に戻りました。参加リソースに割り振られる Xid が重複する可能性があります。

J2EE サーバ、または EJB クライアントを起動して一度も再起動しないまま、連続して 2 の 63 乗個トランザクション ID または Xid を生成した場合に表示されます。

KFCB40038-E

A participant work has been rolled back due to RM error. (Catastrophic error.) method=aa....aa participant=bb....bb info=cc....cc

aa....aa : 現象が発生した参加リソースのメソッド名

bb....bb : 現象が発生した参加リソースの情報 (リソースの種類, Xid または Gid)

cc....cc : 保守情報

説明

グローバルトランザクションの参加リソース (bb....bb) にエラーが発生し、参加リソースのプリペア済トランザクションが2相目のコミット処理でロールバックしました。

対処

本メッセージに続いて、グローバルトランザクションの決着結果を示すメッセージが出力されますので、それに従って対処してください。

KFCB40039-E

A participant work has been rolled back due to RM error. method=aa....aa participant=bb....bb info=cc....cc

aa....aa : 現象が発生した参加リソースのメソッド名

bb....bb : 現象が発生した参加リソースの情報 (リソースの種類, Xid または Gid)

cc....cc : 保守情報

説明

グローバルトランザクションの参加リソース (bb....bb) にエラーが発生し、参加リソースに対する1相コミット処理がロールバックしました。

対処

リソースマネージャでトランザクションの状態に異常が発生していないか確認してください。

KFCB40040-E

Could not know if a participant work has been rolled back due to RM error. Treat it as HeuristicHazard. method=aa....aa participant=bb....bb info=cc....cc

aa....aa : 現象が発生した参加リソースのメソッド名

bb....bb : 現象が発生した参加リソースの情報 (リソースの種類, Xid または Gid)

cc....cc : 保守情報

説明

グローバルトランザクションの参加リソース (bb....bb) にエラーが発生し、参加リソースに対するロールバック処理に失敗しました。トランザクションの一貫性が失われている可能性があります。

対処

リソースマネージャの動作を確認してください。

KFCB40041-E

Status file read error. path=aa....aa size=bb....bb info=cc....cc

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

aa....aa：ステータスファイルのパス名称

bb....bb：読み込み失敗要因（期待した読み込みサイズと実際の値との差分，または発生した例外文字列）

cc....cc：保守情報

説明

ステータスファイルからの読み込みに失敗しました。

対処

次の内容を確認してください。

- 指定されたパス名称に正しいファイルが存在しているか。
- 指定されたパス名称のファイルへのアクセス権限は正しく設定されているか。
- ステータスファイルが存在する HDD のハード障害が発生していないか。

解決しない場合，例外情報やほかのメッセージを参照し，問題を解決してください。

KFCB40042-E

Status file open error. path=aa....aa info=bb....bb

aa....aa：失敗したステータスファイルのパス名称

bb....bb：保守情報

説明

ステータスファイルのオープンに失敗しました。

対処

次の内容を確認してください。

- 指定されたパス名称に正しいファイルが存在しているか。
- 指定されたパス名称のファイルへのアクセス権限は正しく設定されているか。
- ステータスファイルが存在する HDD のハード障害が発生していないか。

解決しない場合，例外情報やほかのメッセージを参照し，問題を解決してください。

KFCB40043-E

The specified status file may hold transaction status which belongs to other TM. info1=aa....aa info2=bb....bb

aa....aa：ステータスファイルを作成した J2EE サーバ，EJB クライアントのホスト名と実サーバ名，またはクライアント名

bb....bb：保守情報

説明

起動しようとしている J2EE サーバ，または EJB クライアントは，ステータスファイルと次の情報が異なるため起動できません。

- ホスト名，または IP アドレス
- J2EE サーバの実サーバ名，または EJB クライアントのクライアント名

対処

ほかの J2EE サーバ、または EJB クライアントと同一のステータスファイルを重複して指定していないか確認してください。

ステータスファイルのパス名称は、J2EE サーバ、または EJB クライアントのプロパティ `ejbserver.distributedtx.ots.status.directory1` および

`ejbserver.distributedtx.ots.status.directory2` で指定されます。

これ以外の場合、次の設定がステータスファイル生成以降に変更されています。

- J2EE サーバ、または EJB クライアントが起動するマシンのホスト名、または IP アドレス
- J2EE サーバの `vbroker.se.iiop_tp.host` プロパティ
- J2EE サーバの実サーバ名、または EJB クライアントのクライアント名

この場合、次の手順で対処してください。

1. 変更した設定を元に戻します。
2. J2EE サーバ上、または EJB クライアント上でトランザクションが存在しない状態で、J2EE サーバ、または EJB クライアントを停止してください。
3. ホスト名、IP アドレス、プロパティ `vbroker.se.iiop_tp.host` の値、実サーバ名、およびクライアント名を設定してください。
4. `ejbserver.distributedtx.ots.status.directory1` キーで指定したディレクトリ、および `ejbserver.distributedtx.ots.status.directory2` キーで指定したディレクトリを削除してください。
5. J2EE サーバ、または EJB クライアントを起動してください。

KFCB40044-E

The status file version was not supported. version=aa....aa info=bb....bb

aa....aa : ステータスファイルのバージョン情報

bb....bb : 保守情報

説明

指定されたステータスファイルのバージョンは、サポートしていません。

対処

指定したステータスファイルが正しいものであるか確認してください。

ステータスファイルのパス名称は、J2EE サーバ、または EJB クライアントのプロパティ `ejbserver.distributedtx.ots.status.directory1` および

`ejbserver.distributedtx.ots.status.directory2` で指定されます。

KFCB40045-E

Attempted to use an invalid resource which does not pass the recovery permission check.

tid=aa....aa info=bb....bb

aa....aa : トランザクション ID

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

bb....bb：保守情報

説明

未決着トランザクションの走査に失敗したか、または適切な権限がないリソースを、グローバルトランザクションに参加させようとした。

未決着トランザクションの走査が可能なリソースだけを、グローバルトランザクションに参加させることができます。

対処

次の内容を確認して、対処してください。

- リソースの設定内容
- 対象リソースが起動しているかどうか
- ネットワーク障害が発生していないかどうか

対象リソースへ接続できている場合は、未決着トランザクションの走査ができるように、適切な権限を設定してください。設定に問題がない場合は、保守情報を取得して、保守員に連絡してください。

KFCB40046-E

Failed to allocate status file entry. method=aa....aa tid=bb....bb info=cc....cc

aa....aa：決着処理のメソッド名

bb....bb：トランザクション ID

cc....cc：保守情報

説明

ステータスファイルの同時使用エントリ数が上限に達したため、トランザクションがヒューリスティック決着したことをステータスファイルに記録できません。

対処

同時に決着処理を実行するトランザクション数を減らしてください。

また、長時間にわたって未決着トランザクションが残留していないか確認してください。トランザクションの決着処理が遅延する要因には、次のものが考えられます。

- リソースマネージャの停止、またはリソースマネージャとの通信接続の切断。
- リモート呼び出し元もしくは呼び出し先のサーバプロセスの停止、または通信接続の切断。
- ステータスファイルへの書き込み処理の遅延。

問題が解決しない場合、保守情報を取得して保守員に連絡してください。

KFCB40047-E

Could not know if a transaction branch has rolled back due to participants' erroneous behavior.

method=aa....aa outcome=bb....bb tid=cc....cc info=dd....dd

aa....aa：決着処理のメソッド名

bb....bb：すべての参加リソースの決着結果を総合した結果

cc....cc : トランザクション ID

dd....dd : 保守情報

説明

グローバルトランザクションのロールバック処理中に一部の参加リソースにエラーが発生したため、正しくロールバック処理が行われたことを確認できません。

対処

リソースマネージャで、トランザクションが正常にロールバックされているかどうか確認してください。

KFCB40048-E

Local host information is unavailable. info=aa....aa

aa....aa : 保守情報

説明

OS のネットワーク設定が有効でないため、ローカルホスト情報を入手できません。このため、インプロセストランザクションサービスの初期化に失敗しました。

対処

OS のネットワーク設定を見直してください。

KFCB40049-W

Deprecated property is found. key=aa....aa value=bb....bb info=cc....cc

aa....aa : 推奨されていないプロパティのキー

bb....bb : 推奨されていないプロパティに設定された値

cc....cc : 保守情報

説明

旧バージョンのインプロセストランザクションサービスだけで有効なプロパティのキー aa....aa に、bb....bb が設定されました。現在のバージョンのインプロセストランザクションサービスでは、このプロパティは使用できません。

対処

代替のプロパティを使用してください。

KFCB40050-E

Failed to rename a file. from=aa....aa attemptedTo=bb....bb info=cc....cc

aa....aa : 移動元ファイルのパス名称

bb....bb : ファイルの移動先のパス名称

cc....cc : 保守情報

説明

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

ファイルの移動に失敗しました。インプロセストランザクションサービスは、正しく初期化できませんでした。

対処

移動元ファイルが使用中でないか確認してください。使用中の場合は、ファイルの使用を終了させてください。なお、使用中となる要因に `cjlisttrnfile` コマンドの投入があります。コマンドが終了していることを確認してください。使用中でない場合は、ファイルの移動先のパスが、書き込みできない状態になっていないか確認してください。書き込みできない状態になっている場合は、書き込み可能な状態にしてください。

KFCB40051-I

OTS in-process mode has initialized successfully. TmInfo=aa....aa TmHash=bb....bb
recoveryPort=cc....cc statusFile=dd....dd

- aa....aa : OTS トランザクションマネージャの識別に使用するホスト名と実サーバ名またはクライアント名
- bb....bb : 上記ホスト名と実サーバ名またはクライアント名を示すハッシュ値 (XID に埋め込まれる値)
- cc....cc : 分散トランザクション回復用ポート番号
- dd....dd : 使用されるステータスファイルのパス名称

説明

インプロセス OTS は正しく初期化されました。

KFCB40052-E

Could not create a directory for status files. path=aa....aa info1=bb....bb info2=cc....cc

- aa....aa : 作成しようとしたディレクトリ名称
- bb....bb : 保守情報 1
- cc....cc : 保守情報 2

説明

aa....aa ディレクトリの作成に失敗しました。インプロセストランザクションサービスは、正しく初期化できませんでした。

対処

aa....aa に示されているパスに、作成しようとしたディレクトリ名称と同じ名称の一般ファイルや特殊ファイルなどがないか確認してください。同じ名称のファイルがある場合は、異なる名称になるよう対処してください。同じ名称のファイルがない場合は、aa....aa を作成する権限があるか確認してください。権限がない場合は、aa....aa が作成できる権限を設定してください。

KFCB40053-W

Completion process of transaction was interrupted. info=aa....aa

aa....aa：保守情報

説明

トランザクションの決着処理が一時的に中断されました。
トランザクションは一時的な障害が解消され次第、整合性を保持したまま決着します。

対処

リソースマネージャ、サーバプロセスの状態を確認し、次の状態に陥っていないか確認してください。

- リソースマネージャの停止，またはリソースマネージャとの通信接続の切断
- リモート呼び出し先のサーバプロセスの停止，または通信接続の切断

KFCB40099-E

Message format error. id=aa....aa info=bb....bb

aa....aa：出力できなかったメッセージ ID

bb....bb：保守情報

説明

内部エラーによって、メッセージを出力できません。

対処

保守情報を取得して、保守員に連絡してください。

KFCB40100-E

Argument is null. arg=aa....aa method=bb....bb info=cc....cc

aa....aa：不正なパラメタのオブジェクト名

bb....bb：現象が発生したメソッド名

cc....cc：保守情報

説明

トランザクション処理のオペレーションが発行されましたが、パラメタが不正なため、受け付けませんでした。

対処

保守情報を取得して、保守員に連絡してください。

KFCB40101-E

Transaction service is not initialized. info=aa....aa

aa....aa：保守情報

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

説明

インプロセストランザクションサービスが初期化されていません。

対処

インプロセストランザクションサービスを正しく初期化してください。
初期化に失敗した要因がほかのメッセージで示されていますので、それを参照し、問題を解決してください。

KFCB40102-E

Failed to decode. target=aa....aa info=bb....bb

aa....aa : デコードに失敗した対象

bb....bb : 保守情報

説明

OTS に準拠したリモート呼び出し処理で、通信先プロセスがデコードできない不正な情報を生成しました。このためトランザクション伝播処理を正しく行えません。デコードに失敗した対象 (aa....aa) によって、詳細は次のとおりです。

- PropagationContext : クライアントプロセスから送付されたトランザクション伝播コンテキストが不正です。
- TaggedComponent : サーバプロセスの IOR に含まれる OTS 関連 TaggedComponent が不正です。

対処

通信先プロセスの動作を確認してください。

KFCB40104-W

Transaction has already been timed out. method=aa....aa tid=bb....bb info=cc....cc

aa....aa : 現象が発生したメソッド名

bb....bb : トランザクション ID

cc....cc : 保守情報

説明

グローバルトランザクションはすでにタイムアウトしたため、ロールバックしたか、またはロールバックすることに決定しています。

KFCB40106-E

Transaction is in completion phase already. method=aa....aa tid=bb....bb info=cc....cc

aa....aa : 現象が発生したメソッド名

bb....bb : トランザクション ID

cc....cc : 保守情報

説明

トランザクションの決着オペレーションが発行されましたが、すでに決着処理中のため受け付けませんでした。

対処

保守情報を取得して、保守員に連絡してください。

KFCB40107-E

Argument is null. arg=aa....aa method=bb....bb tid=cc....cc info=dd....dd

aa....aa：不正なパラメタのオブジェクト名

bb....bb：現象が発生したメソッド名

cc....cc：トランザクション ID

dd....dd：保守情報

説明

トランザクション処理のオペレーションが発行されましたが、パラメタが不正なため受け付けませんでした。

対処

保守情報を取得して、保守員に連絡してください。

KFCB40108-W

Transaction has begun the completion process. info=aa....aa

aa....aa：保守情報

説明

トランザクション処理のオペレーションが発行されましたが、すでに決着処理中のため受け付けませんでした。

KFCB40110-E

Subordinate branch does not have a Terminator. info=aa....aa

aa....aa：保守情報

説明

サブオーディネートブランチで、許可されていないオペレーションが発行されました。

対処

保守情報を取得して、保守員に連絡してください。

KFCB40111-E

Transaction service is disabled. info=aa....aa

aa....aa：保守情報

説明

インプロセストランザクションサービスが停止しているか、または正しく初期化されていないため、トランザクション処理を行えません。

対処

トランザクションサービスが停止した要因がほかのメッセージで示されますので、それを参照して問題を取り除いてください。

問題が解決しない場合、保守情報を取得して、保守員に連絡してください。

KFCB40113-E

Failed to initialize an OTS-internal POA. info=aa....aa

aa....aa：保守情報

説明

トランザクションリカバリで使用する固定ポート番号が使用できないか、またはその他の理由でインプロセストランザクションサービスの初期化に失敗しました。

対処

トランザクションリカバリで使用する固定ポート番号が正しく設定されているか、ejbserver.distributedtx.recovery.port プロパティの値を確認してください。

解決しない場合は、例外情報やほかのメッセージを参照し、問題を解決してください。それでも解決しない場合は、保守情報を取得して、保守員に連絡してください。

KFCB40114-E

The register_initial_reference method failed. name=aa....aa info=bb....bb

aa....aa：保守情報 1

bb....bb：保守情報 2

説明

内部エラーによって、インプロセストランザクションサービスの初期化に失敗しました。

対処

保守情報を取得して、保守員に連絡してください。

KFCB40115-E

The register_policy_factory method failed. info=aa....aa

aa....aa：保守情報

説明

内部エラーによって、インプロセストランザクションサービスの初期化に失敗しました。

対処

保守情報を取得して、保守員に連絡してください。

KFCB40116-E

Since OTSPolicy is REQUIRES, non-transactional call cannot be made. info=aa....aa

aa....aa：保守情報

説明

サーバはトランザクショナルな呼び出しを要求しています。

対処

サーバに対し、トランザクショナルな呼び出しをしているか調べてください。

KFCB40117-E

Since OTSPolicy is FORBIDS, transactional call cannot be made. info=aa....aa

aa....aa：保守情報

説明

サーバはトランザクショナルではない呼び出しを要求しています。

対処

サーバに対し、トランザクショナルな呼び出しをしていないかどうかを調べてください。

KFCB40118-E

One-way operation is not callable in a transaction context. info=aa....aa

aa....aa：保守情報

説明

サーバに対するトランザクショナルな一方送信（一方受信）呼び出しはサポートしていません。

対処

サーバの呼び出し方法を見直してください。

KFCB40119-E

No value is specified. (option = aa....aa)

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

aa....aa : オプション名

説明

オプション名に対応する値が指定されていません。コマンドの実行を中断します。

対処

コマンドのパラメタを見直して、再度実行してください。

KFCB40120-E

The same options have been specified repeatedly. (option = aa....aa)

aa....aa : オプション名

説明

同じオプションが複数回指定されています。コマンドの実行を中断します。

対処

コマンドのパラメタを見直して、再度実行してください。

KFCB40121-E

The specified option is invalid. (option = aa....aa)

aa....aa : オプション名

説明

誤ったオプションが指定されています。コマンドの実行を中断します。

対処

コマンドのパラメタを見直して、再度実行してください。

KFCB40122-E

The specified value is invalid. (option = aa....aa, value=bb....bb)

aa....aa : オプション名

bb....bb : オプション値

説明

不正なオプション値が指定されています。コマンドの実行を中断します。

対処

コマンドのパラメタを見直して、再度実行してください。

KFCB40123-E

Usage: cjlisttrn [servername] [-nameserver providerURL] [-gid globalTransactionId] [-pending]
[-time elapsedTime] [-bqual]

説明

cjlisttrn コマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して、再度コマンドを実行してください。

KFCB40126-E

Usage: cjlisttrnfile [servername] [-gid globalTransactionId] [-bqual]

説明

cjlisttrnfile コマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して、再度コマンドを実行してください。

KFCB40127-I

The status file was not found. path=aa....aa info=bb....bb

aa....aa : ステータスファイルのパス

bb....bb : 保守情報

説明

ステータスファイルが見つかりません。

対処

aa....aa が存在するかどうか確認してください。

存在しない場合は、J2EE サーバのセットアップ後、または次のプロパティ変更後に、インプロセストランザクションサービスを利用する設定で J2EE サーバを起動したことがあるかどうか確認してください。

- ejbserver.distributedtx.ots.status.directory1
- ejbserver.distributedtx.ots.status.directory2

KFCB40128-E

The status file is invalid. info1=aa....aa info2=bb....bb

aa....aa : 保守情報 1

bb....bb : 保守情報 2

説明

ステータスファイルが不正です。

対処

正しいステータスファイルを指定しているか、次のプロパティを確認してください。

- ejbserver.distributedtx.ots.status.directory1
- ejbserver.distributedtx.ots.status.directory2

プロパティが正しい場合は、J2EE サーバが停止した状態でこのオペレーションを

2. システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

実行しているか確認してください（このオペレーションは、J2EE サーバ停止状態でだけ有効です）。

J2EE サーバが停止状態でない場合は、`cjlisttrn` コマンドを実行するか、または J2EE サーバを停止してから、このオペレーションを再実行してください。

なお、このメッセージが出力される場合は、ステータスファイル内の情報が壊れています。トランザクションの一貫性が失われるおそれがあるため、リソースマネージャでトランザクションの状態を確認してください。以後、J2EE サーバの再起動、または `cjstartrecover` コマンドの発行に成功すると、壊れたステータスファイルを破棄し、新規ステータスファイルが作成されます。

KFCB40129-E

Could not read a transaction information. info1=aa....aa info2=bb....bb info3=cc....cc

aa....aa：保守情報 1

bb....bb：保守情報 2

cc....cc：保守情報 3

説明

ステータスファイルから特定のトランザクション情報を読み出せません。

対処

J2EE サーバ停止状態でこのオペレーションを実行しているかどうか確認してください（このオペレーションは、J2EE サーバ停止状態でだけ有効です）。J2EE サーバ停止状態でない場合は、`cjlisttrn` コマンドを実行するか、または J2EE サーバを停止してから、このオペレーションを再実行してください。

なお、このメッセージが出力される場合は、ステータスファイル内のトランザクション情報が壊れています。トランザクションの一貫性が失われるおそれがあるため、リソースマネージャでトランザクションの状態を確認してください。以後、J2EE サーバの再起動、または `cjstartrecover` コマンドの発行に成功すると、ステータスファイルから壊れたトランザクション情報が破棄されます。

3

システムの監査で使用する メッセージ

この章では、システムの監査で使用する KEOS で始まるメッセージについて説明します。

3.1 システムの監査で使用するメッセージの概要

3.2 システムの監査で使用するメッセージの記述形式

3.3 KEOS80000 から KEOS89999 までのメッセージ

3.1 システムの監査で使用するメッセージの概要

ここでは、システムの監査で使用するメッセージの出力先と出力形式について説明します。

(1) メッセージの出力先

システムの監査で使用するメッセージは、監査ログに出力されます。監査ログの出力先の設定方法については、マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」の、監査ログの設定に関する記述を参照してください。

(2) メッセージの出力形式

システムの監査で使用するメッセージは、次の形式で出力されます。

```
CALFHM 1.0,出力項目1=値1,出力項目2=値2,出力項目3=値3,・・・出力項目n=値n
```

先頭の「CALFHM 1.0」は、ヘッダ情報です。Cosminexus の監査に使用するメッセージに、共通で出力されます。

システムの監査で使用するメッセージの出力例を次に示します。

出力例

```
CALFHM 1.0,seqnum=1,msgid=KDJE54400-I,date=
2007-01-22T16:09:59.884+09:00,
progid=Cosminexus,compid=CCC,pid=00EB7859,ocp:host=host01,
ctgry=ConfigurationAccess,result=Occurrence,subj:euid=account01
,
obj="Server01",op="Add",to:host=host02,to:port=28080,
msg="account01 executes the request (cjimportapp Server01 -f
Appl.ear)."
```

(3) メッセージの出力項目

監査で使用するメッセージの出力項目には、すべてのメッセージで共通の項目、およびメッセージごとに固有の項目があります。それぞれの項目の意味を次に示します。

すべてのメッセージで共通の項目

すべてのメッセージで同じ意味の変数値が出力されたり、共通の文字列が出力されたりする項目が該当します。

メッセージごとに固有の項目

メッセージごとに固有の意味を持つ変数値が出力されたり、メッセージごとに出力される文字列が決まっていたりする項目が該当します。

監査で使用するメッセージの出力項目の詳細について、次の表に示します。

表 3-1 監査で使用するメッセージの出力項目

出力項目名	出力項目の意味	詳細	共通 / 固有
seqnum	通番	監査ログの通番が出力されます。 出力される値は、1 から 9999999999 までの整数です。	共通
msgid	メッセージ ID	メッセージ ID が出力されます。	固有
date	日付・時刻	メッセージが出力された日時が、次の形式で出力され ます。 <i>YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>YYYY</i>: 西暦年 • <i>MM</i>: 月 • <i>DD</i>: 日 • <i>T</i>: 日付と時間の区切り • <i>hh</i>: 時 • <i>mm</i>: 分 • <i>ss</i>: 秒 • <i>sss</i>: マイクロ秒 • <i>TZD</i>: タイムゾーン ¹ 	共通
progid	発生プログラム名	監査事象が発生したプログラムの名称が出力されます。 Cosminexus の場合、「Cosminexus」という文字列が出力 されます。	共通
compid	発生構成ソフトウェア名	監査事象が発生した構成ソフトウェアの略称が、次の形 式で出力されます。 <ul style="list-style-type: none"> • CCC: Cosminexus Component Container • CTM: Cosminexus Component Transaction Monitor • HWS: Hitachi Web Server • MNG: Management Server • PRF: Cosminexus Performance Tracer 	固有
pid	発生プロセス ID	監査事象が発生したプロセスのプロセス ID が出力され ます。	共通
ocp:host	発生場所	監査事象が発生したホストの名称が出力されます。ただ し、発生場所の情報が取得できなかった場合、「(null)」 が出力されます。	共通

3. システムの監査で使用するメッセージ

出力項目名	出力項目の意味	詳細	共通 / 固有
ctgry	監査事象の種別	<p>監査事象の種別が、次のとおり分類されて出力されます。</p> <p>StartStop サーバ、プロセス、サービスなどの起動・終了を示す事象です。</p> <p>Authentication ログイン、ログアウトなど、Management Server への管理者 ID と管理者パスワードによる認証が実行されたことを示す事象です。</p> <p>ConfigurationAccess 設定および構成の変更、構成情報の参照を示す事象です。</p> <p>Failure ソフトウェアの異常を示す事象です。</p>	固有
result	監査事象の結果	<p>監査事象の結果（成功・失敗・発生）が、次の形式で出力されます。</p> <p>Success 監査事象の成功を示します。</p> <p>Failure 監査事象の失敗を示します。</p> <p>Occurrence 成功および失敗の区別がない事象の発生を示します。</p>	固有
subj:uid	サブジェクト識別情報（アカウント識別子の場合）	<p>監査事象を発生させたものがアカウント情報に割り付けられている場合、アカウント識別子（ユーザ ID など）が出力されます。</p>	固有
subj:euid	サブジェクト識別情報（OS のアカウントの場合）	<p>監査事象を発生させたものが OS が提供するアカウント情報に割り付けられている場合、OS のアカウント²が出力されます。ただし、サブジェクト識別情報が取得できなかった場合、「null」が出力されます。</p>	固有
obj	オブジェクト情報	<p>監査事象となった操作の対象の情報が、「」で囲まれた形式で出力されます。</p>	固有

出力項目名	出力項目の意味	詳細	共通 / 固有
op	動作情報	監査事象となった操作の種別が、「」で囲まれた次の形式で出力されます。 Start 起動を示します。 Stop 停止を示します。 Login ログインを示します。 Logout ログアウトを示します。 Logon ログオンを示します。 Logoff ログオフを示します。 Refer 設定情報の参照を示します。 Add 設定情報の追加を示します。 Update 設定情報の更新を示します。 Delete 設定情報の削除を示します。 Occur 障害などの発生を示します。	固有
objloc	オブジェクトロケーション情報	オブジェクトロケーション情報が出力されます。	固有
to:host	リクエスト送信先ホスト	監査事象が複数のプログラム間で連携して動作するリクエストと関連する場合に、リクエストの送信先のホストの情報が出力されます。	固有
to:port	リクエスト送信先ポート番号	監査事象が複数のプログラム間で連携して動作するリクエストと関連する場合に、リクエストの送信先のポート番号が出力されます。	固有
msg	自由記述	監査事象の内容を示す文章が出力されます。	固有

(凡例)

共通：すべてのメッセージで共通の項目であることを示します。

固有：メッセージごとに固有の項目であることを示します。メッセージごとに固有の項目の詳細については、「3.3 KEOS80000 から KEOS89999 までのメッセージ」のそれぞれのメッセージの説明を参照してください。

注 1 タイムゾーンは、UTC からの時差で表示されます。表示形式を次に示します。

- +hh:mm : UTC から hh 時間 mm 分進んでいる
- -hh:mm : UTC から hh 時間 mm 分遅れている
- Z : UTC と同じ

(例) 日本の場合 : +09:00

注 2 OS のアカウントには、Windows の場合はユーザ名が、UNIX の場合は、実効ユーザ ID が出力されます。

3.2 システムの監査で使用するメッセージの記述形式

ここでは、システムの監査で使用するメッセージの記述形式について説明します。

監査で使用するメッセージの記述形式を次に示します。

XXXXnnnnn-Y

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
メッセージの出力項目名	メッセージの出力項目の意味	メッセージの出力内容

可変値に関する説明

コマンド

メッセージが出力される契機となるコマンド

出力ポイント

メッセージが出力されるタイミング

次に、このメッセージの記述形式について説明します。

XXXX

メッセージを出力した構成ソフトウェアまたは機能を示す ID (プリフィックス) を表します。プリフィックスは英字 4 文字で示します。

nnnnn

メッセージを出力したプログラムで管理するメッセージ番号を表します。それぞれのメッセージには、5 けたの固有の番号が付いています。

Y

メッセージのレベルを表します。メッセージのレベルは英字 1 文字で示します。メッセージのレベルを示す文字とその意味を次に示します。

E (Error)

エラーレベルのトラブルが発生したことを通知するメッセージです。このメッセージが出力されたときは、処理を中断します。

W (Warning)

警告レベルのトラブルが発生したことを通知するメッセージです。メッセージが出力されたあとも処理を続行します。

I (Information)

システムの動作を通知するメッセージです。メッセージが出力されたあとも処理を続行します。

メッセージの内容

メッセージに出力される項目の内容を表に示します。

ここでは、メッセージごとに固有の意味を持つ項目、または固有の値が出力される項目について説明します。すべてのメッセージで共通の意味を持つ項目、または共通の値が出力される項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」の「表 3-1 監査で使用するメッセージの出力項目」を参照してください。

可変値に関する説明

メッセージテキストの自由記述中の可変値に表示される情報を「xx...xx：表示される情報」(xx は英小文字)の形式で示します。可変値に関する説明の記述例を次に示します。

(例)

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：実行コマンド名と引数

コマンド

メッセージが出力される契機となるコマンドを示します。

メッセージが出力されるコマンドについては、マニュアル「Cosminexus システム運用ガイド」の監査ログを出力するコマンド・操作一覧に関する説明を参照してください。

出力ポイント

メッセージが出力されるタイミングを示します。

メッセージが出力されるタイミングについては、マニュアル「Cosminexus システム運用ガイド」の監査ログの出力ポイントに関する説明を参照してください。

3.3 KEOS80000 から KEOS89999 までのメッセージ

KEOS80000-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80000-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Management Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates starting Management Server with mngsvrctl start. 説明 aa....aa が mngsvrctl start によって Management Server の起動を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

mngsvrctl (引数: start)

出力ポイント

コマンド: 実行開始時

KEOS80001-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80001-I

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Management Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at starting Management Server with mngsvrctl start. 説明 aa....aa が mngsvrctl start によって Management Server の起動に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

mngsvrctl (引数 start)

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80002-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80002-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Management Server
op	動作情報	Start

3. システムの監査で使用するメッセージ

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in starting Management Server with mngsvrctl start. 説明 aa....aa が mngsvrctl start によって Management Server の起動に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

mngsvrctl (引数 : start)

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80003-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80003-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Management Server
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates stopping Management Server with mngsvrctl stop. 説明 aa....aa が mngsvrctl stop によって Management Server の停止を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

mngsvrctl (引数 : stop)

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80004-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80004-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Management Server
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at stopping Management Server with mngsvrctl stop. 説明 aa....aa が mngsvrctl stop によって Management Server の停止に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

mngsvrctl (引数 : stop)

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80005-E

メッセージの内容

3. システムの監査で使用するメッセージ

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80005-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Management Server
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in stopping Management Server with mngsvrctl stop. 説明 aa....aa が mngsvrctl stop によって Management Server の停止に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

mngsvrctl (引数 : stop)

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80006-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80006-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Management Server
op	動作情報	Update

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates setting up Management Server with bb....bb. 説明 aa....aa が bb....bb によって Management Server のセットアップを開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

mngsvrctl (引数 : setup)

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80007-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80007-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Management Server
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at setting up Management Server with bb....bb. 説明 aa....aa が bb....bb によって Management Server のセットアップに成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参

3. システムの監査で使用するメッセージ

照してください。

コマンド

mngsvrctl (引数: setup)

出力ポイント

コマンド: 実行終了時 (成功)

KEOS80008-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80008-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Management Server
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in setting up Management Server with bb....bb. 説明 aa....aa が bb....bb によって Management Server のセットアップに失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

mngsvrctl (引数: setup)

出力ポイント

コマンド: 実行終了時 (失敗)

KEOS80009-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80009-I
ctgry	監査事象の種類	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Administration Agent
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates starting Administration Agent with adminagentctl start. 説明 aa....aa が adminagentctl start によって運用管理エージェント の起動を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

adminagentctl (引数 : start)

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80010-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80010-I
ctgry	監査事象の種類	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Administration Agent
op	動作情報	Start

3. システムの監査で使用するメッセージ

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at starting Administration Agent with adminagentctl start. 説明 aa....aa が adminagentctl start によって運用管理エージェント の起動に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

adminagentctl (引数 : start)

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80011-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80011-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Administration Agent
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in starting Administration Agent with adminagentctl start. 説明 aa....aa が adminagentctl start によって運用管理エージェント の起動に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

```
adminagentctl ( 引数 : start )
```

出力ポイント

```
コマンド : 実行終了時 ( 失敗 )
```

KEOS80012-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80012-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	Administration Agent
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates stopping Administration Agent with adminagentctl stop. 説明 aa....aa が adminagentctl stop によって運用管理エージェント の停止を開始しました。

(凡例)

```
aa....aa : OS のアカウント
```

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

```
adminagentctl ( 引数 : stop )
```

出力ポイント

```
コマンド : 実行開始時
```

KEOS80013-I

メッセージの内容

3. システムの監査で使用するメッセージ

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80013-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Administration Agent
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at stopping Administration Agent with adminagentctl stop. 説明 aa....aa が adminagentctl stop によって運用管理エージェント の停止に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

adminagentctl (引数 : stop)

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80014-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80014-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Administration Agent
op	動作情報	Stop

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in stopping Administration Agent with adminagentctl stop. 説明 aa....aa が adminagentctl stop によって運用管理エージェント の停止に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

adminagentctl (引数: stop)

出力ポイント

コマンド: 実行終了時(失敗)

KEOS80015-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80015-I
ctgry	監査事象の種類	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<設定後の管理者名>
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates configuring bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の設定を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参

3. システムの監査で使用するメッセージ

照してください。

コマンド

cmx_admin_passwd

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80016-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80016-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euuid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<設定後の管理者名>
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at configuring bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の設定に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_admin_passwd

出力ポイント

コマンド：実行終了時(成功)

KEOS80017-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80017-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<設定後の管理者名>
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in configuring bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の設定に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_admin_passwd

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80018-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80018-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名>...
op	動作情報	Add

3. システムの監査で使用するメッセージ

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates modeling bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のモデル構築を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_build_model

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80019-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80019-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名>...
op	動作情報	Add
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at modeling bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のモデル構築に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_build_model

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80020-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80020-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名>...
op	動作情報	Add
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in modeling bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のモデル構築に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_build_model

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

3. システムの監査で使用するメッセージ

KEOS80021-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80021-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名>... [no-name]
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates building bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のシステム構築を開始しました。

(凡例)

- aa....aa : OS のアカウント
- bb....bb : オブジェクト情報
- cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_build_system

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80022-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80022-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<Web システム名>... [no-name]

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	<Web システム名 >...
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at building bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のシステム構築に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_build_system

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80023-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80023-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	<Web システム名 >... [no-name]
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in building bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のシステム構築に失敗しました。

(凡例)

3. システムの監査で使用するメッセージ

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_build_system

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80024-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80024-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名>...
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates remodeling bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のシステム再構築を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_change_model

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80025-I

メッセージの内容		
出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80025-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名>...
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at remodeling bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のシステム再構築に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_change_model

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80026-E

メッセージの内容		
出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80026-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>

3. システムの監査で使用するメッセージ

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	<Web システム名 >...
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in remodeling bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のシステム再構築に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_change_model

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80027-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80027-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	{<Web システム名 > [no-name]} [<サービスユニット名 >]
op	動作情報	Delete
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates deleting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の削除を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : オブジェクト情報
 cc...cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド
 cmx_delete_system

出力ポイント
 コマンド : 実行開始時

KEOS80028-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80028-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	{<Web システム名> [no-name]}[<サービスユニット名>]
op	動作情報	Delete
msg	自由記述	メッセージ本文 aa...aa has succeeded at deleting bb...bb with cc...cc. 説明 aa...aa が cc...cc によって bb...bb の削除に成功しました。

(凡例)

aa...aa : OS のアカウント
 bb...bb : オブジェクト情報
 cc...cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド
 cmx_delete_system

出力ポイント
 コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80029-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80029-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	{<Web システム名> [no-name]}[<サービスユニット名>]
op	動作情報	Delete
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in deleting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の削除に失敗しました。

(凡例)

- aa....aa : OS のアカウント
- bb....bb : オブジェクト情報
- cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_delete_system

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80030-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80030-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	LoadBalancer
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates resuming LoadBalancer with bb....bb. 説明 aa....aa が bb....bb によって LoadBalancer のレジュームを開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_resume_lb

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80031-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80031-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	LoadBalancer
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at resuming LoadBalancer with bb....bb. 説明 aa....aa が bb....bb によって LoadBalancer のレジュームに成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

3. システムの監査で使用するメッセージ

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_resume_lb

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80032-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80032-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	LoadBalancer
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in resuming LoadBalancer with bb....bb. 説明 aa....aa が bb....bb によって LoadBalancer のレジュームに失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_resume_lb

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80033-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80033-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名 >...
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates scaling out bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のスケールアウトを開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_scaleout_host

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80034-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80034-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名 >...
op	動作情報	Update

3. システムの監査で使用するメッセージ

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at scaling out bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のスケールアウトに成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_scaleout_host

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80035-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80035-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名>...
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in scaling out bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のスケールアウトに失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_scaleout_host

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80036-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80036-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	LoadBalancer
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates testing LoadBalancer with bb....bb. 説明 aa....aa が bb....bb によって LoadBalancer のテストを開始しました。

（凡例）

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_test_lb

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80037-I

メッセージの内容

3. システムの監査で使用するメッセージ

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80037-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	LoadBalancer
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at testing LoadBalancer with bb....bb. 説明 aa....aa が bb....bb によって LoadBalancer のテストに成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_test_lb

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80038-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80038-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	LoadBalancer
op	動作情報	Refer

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in testing LoadBalancer with bb...bb. 説明 aa....aa が bb...bb によって LoadBalancer のテストに失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb...bb : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_test_lb

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80039-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80039-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<論理サーバ名>...
op	動作情報	Add
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates adding bb...bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb...bb の追加を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb...bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参

3. システムの監査で使用するメッセージ

照してください。

コマンド

cmx_add_serverref

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80040-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80040-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euuid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<論理サーバ名>...
op	動作情報	Add
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at adding bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の追加に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_add_serverref

出力ポイント

コマンド：実行終了時(成功)

KEOS80041-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80041-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<論理サーバ名>...
op	動作情報	Add
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in adding bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の追加に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_add_serverref

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80042-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80042-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<論理サーバ名>
op	動作情報	Delete

3. システムの監査で使用するメッセージ

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates deleting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の削除を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_delete_serverref

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80043-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80043-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<論理サーバ名>
op	動作情報	Delete
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at deleting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の削除に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参

照してください。

コマンド

cmx_delete_serverref

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80044-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80044-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<論理サーバ名>
op	動作情報	Delete
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in deleting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の削除に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_delete_serverref

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80045-I

メッセージの内容

3. システムの監査で使用するメッセージ

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80045-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名> [<サービスユニット名>]
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates referring to bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の状態参照を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_list_status

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80046-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80046-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名> [<サービスユニット名>]
op	動作情報	Refer

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at referring to bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の状態参照に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_list_status

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80047-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80047-E
ctgry	監査事象の種類	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名> [<サービスユニット名>]
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in referring to bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の状態参照に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参

3. システムの監査で使用するメッセージ

照してください。

コマンド

cmx_list_status

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80048-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80048-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名> [<サービスユニット名>]
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates starting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の起動を開始しました。

（凡例）

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_start_target

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80049-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80049-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名> [<サービスユニット名>]
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at starting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の起動に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_start_target

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80050-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80050-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名> [<サービスユニット名>]
op	動作情報	Start

3. システムの監査で使用するメッセージ

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in starting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の起動に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_start_target

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80051-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80051-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名> [<サービスユニット名>]
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates stopping bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の停止を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参

照してください。

コマンド

cmx_stop_target

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80052-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80052-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名> [< サービスユニット名>]
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at stopping bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の停止に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_stop_target

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80053-E

メッセージの内容

3. システムの監査で使用するメッセージ

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80053-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名> [<サービスユニット名>]
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in stopping bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の停止に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_stop_target

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80054-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80054-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名> または <JavaBeans 名>
op	動作情報	Update

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates tying up bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の関連づけを開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_define_resource

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80055-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80055-I
ctgry	監査事象の種類	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名 > または <JavaBeans 名 >
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at tying up bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の関連づけに成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参

3. システムの監査で使用するメッセージ

照してください。

コマンド

cmx_define_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80056-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80056-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名> または <JavaBeans 名>
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in tying up bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の関連づけに失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_define_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80057-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80057-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名> , <JavaBeans 名> , または All Resources
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates deploying bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のデプロイを開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_deploy_resource

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80058-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80058-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名> , <JavaBeans 名> , または All Resources
op	動作情報	Update

3. システムの監査で使用するメッセージ

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at deploying bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のデプロイに成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_deploy_resource

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80059-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80059-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名> , <JavaBeans 名> , または All Resources
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in deploying bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のデプロイに失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参

照してください。

コマンド

cmx_deploy_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80060-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80060-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<RAR ファイル> または <JAR ファイル>
op	動作情報	Add
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates registering bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の登録を開始しました。

（凡例）

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_register_resource

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80061-I

メッセージの内容

3. システムの監査で使用するメッセージ

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80061-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<RAR ファイル> または <JAR ファイル>
op	動作情報	Add
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at registering bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の登録に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_register_resource

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80062-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80062-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<RAR ファイル> または <JAR ファイル>
op	動作情報	Add

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in registering bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の登録に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_register_resource

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80063-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80063-I
ctgry	監査事象の種類	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名> , <JavaBeans 名> , または All Resources
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates starting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の起動を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参

3. システムの監査で使用するメッセージ

照してください。

コマンド

cmx_start_resource

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80064-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80064-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euuid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名> , <JavaBeans 名> , または All Resources
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at starting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の起動に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_start_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時(成功)

KEOS80065-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80065-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名> , <JavaBeans 名> , または All Resources
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in starting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の起動に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_start_resource

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80066-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80066-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名> , <JavaBeans 名> , または All Resources
op	動作情報	Stop

3. システムの監査で使用するメッセージ

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates stopping bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の停止を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_stop_resource

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80067-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80067-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名> , <JavaBeans 名> , または All Resources
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at stopping bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の停止に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参

照してください。

コマンド

cmx_stop_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80068-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80068-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名> , <JavaBeans 名> , または All Resources
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in stopping bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の停止に失敗しました。

（凡例）

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_stop_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80069-I

メッセージの内容

3. システムの監査で使用するメッセージ

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80069-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名 > または <JavaBeans 名 >
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates untying up bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の関連づけ解除を開始しました。

(凡例)

- aa....aa : OS のアカウント
- bb....bb : オブジェクト情報
- cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undefine_resource

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80070-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80070-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名 > または <JavaBeans 名 >
op	動作情報	Update

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at untying up bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の関連づけ解除に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undefine_resource

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80071-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80071-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名> または <JavaBeans 名>
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in untying up bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の関連づけ解除に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

3. システムの監査で使用するメッセージ

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undefine_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80072-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80072-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名> , <JavaBeans 名> , または All Resources
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates undeploying bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のアンデプロイを開始しました。

（凡例）

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undeploy_resource

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80073-I

メッセージの内容		
出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80073-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名> , <JavaBeans 名> , または All Resources
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at undeploying bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のアンデプロイに成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undeploy_resource

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80074-E

メッセージの内容		
出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80074-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>

3. システムの監査で使用するメッセージ

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名> , <JavaBeans 名> , または All Resources
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in undeploying bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のアンデプロイに失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undeploy_resource

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80075-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80075-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名> または <JavaBeans 名>
op	動作情報	Delete
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates unregistering bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の登録解除を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報
 cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド
 cmx_unregister_resource

出力ポイント
 コマンド : 実行開始時

KEOS80076-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80076-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名> または <JavaBeans 名>
op	動作情報	Delete
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at unregistering bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の登録解除に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
 bb....bb : オブジェクト情報
 cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド
 cmx_unregister_resource

出力ポイント
 コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80077-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80077-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名> または <JavaBeans 名>
op	動作情報	Delete
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in unregistering bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の登録解除に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_unregister_resource

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80078-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80078-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates tying up bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の関連づけを開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_define_application

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80079-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80079-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at tying up bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の関連づけに成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報

3. システムの監査で使用するメッセージ

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_define_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80080-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80080-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in tying up bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の関連づけに失敗しました。

（凡例）

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_define_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80081-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80081-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名> または All Applications
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates deploying bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のデプロイを開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_deploy_application

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80082-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80082-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>

3. システムの監査で使用するメッセージ

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名> または All Applications
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at deploying bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のデプロイに成功しました。

(凡例)

- aa....aa : OS のアカウント
- bb....bb : オブジェクト情報
- cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_deploy_application

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80083-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80083-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名> または All Applications
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in deploying bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のデプロイに失敗しました。

(凡例)

- aa....aa : OS のアカウント
- bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_deploy_application

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80084-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80084-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uuid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名> または <EAR ファイル名>
op	動作情報	Add
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates registering bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の登録を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_register_application

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80085-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80085-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名> または <EAR ファイル名>
op	動作情報	Add
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at registering bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の登録に成功しました。

(凡例)

- aa....aa : OS のアカウント
- bb....bb : オブジェクト情報
- cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_register_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80086-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80086-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名> または <EAR ファイル名>
op	動作情報	Add
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in registering bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の登録に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_register_application

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80087-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80087-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名> または All Applications
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates starting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の起動を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報

3. システムの監査で使用するメッセージ

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_start_application

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80088-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80088-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名> または All Applications
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at starting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の起動に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_start_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時(成功)

KEOS80089-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80089-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名> または All Applications
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in starting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の起動に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_start_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80090-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80090-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>

3. システムの監査で使用するメッセージ

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名> または All Applications
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates stopping bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の停止を開始しました。

(凡例)

- aa....aa : OS のアカウント
- bb....bb : オブジェクト情報
- cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_stop_application

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80091-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80091-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名> または All Applications
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at stopping bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の停止に成功しました。

(凡例)

- aa....aa : OS のアカウント
- bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_stop_application

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80092-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80092-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:uuid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名> または All Applications
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in stopping bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の停止に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_stop_application

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

3. システムの監査で使用するメッセージ

KEOS80093-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80093-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates untying up bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の関連づけ解除を開始しました。

(凡例)

- aa....aa : OS のアカウント
- bb....bb : オブジェクト情報
- cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undefine_application

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80094-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80094-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at untying up bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の関連づけの解除に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undefine_application

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80095-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80095-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:uuid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in untying up bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の関連づけの解除に失敗しました。

(凡例)

3. システムの監査で使用するメッセージ

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undefine_application

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80096-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80096-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名> または All Applications
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates undeploying bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のアンデプロイを開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undeploy_application

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80097-I

メッセージの内容		
出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80097-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名> または All Applications
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at undeploying bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のアンデプロイに成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undeploy_application

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80098-E

メッセージの内容		
出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80098-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>

3. システムの監査で使用するメッセージ

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名> または All Applications
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in undeploying bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のアンデプロイに失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undeploy_application

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80099-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80099-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名>
op	動作情報	Delete
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates unregistering bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の登録解除を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報
 cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド
 cmx_unregister_application

出力ポイント
 コマンド : 実行開始時

KEOS80100-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80100-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名>
op	動作情報	Delete
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at unregistering bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の登録解除に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
 bb....bb : オブジェクト情報
 cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド
 cmx_unregister_application

出力ポイント
 コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80101-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80101-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名>
op	動作情報	Delete
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in unregistering bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の登録解除に失敗しました。

(凡例)

- aa....aa : OS のアカウント
- bb....bb : オブジェクト情報
- cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_unregister_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80102-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80102-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	{ <Web システム名 > Registered Objects All Web Systems } { SERVER APPLICATION RESOURCE RESADAPTER RESJAVABEANS SERVEREX }
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates referring to the model of bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のモデル参照を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_list_model

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80103-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80103-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	{ <Web システム名 > Registered Objects All Web Systems } { SERVER APPLICATION RESOURCE RESADAPTER RESJAVABEANS SERVEREX }
op	動作情報	Refer

3. システムの監査で使用するメッセージ

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at referring to the model of bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のモデル参照に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_list_model

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80104-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80104-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	{<Web システム名> Registered Objects All Web Systems } { SERVER APPLICATION RESOURCE RESADAPTER RESJAVABEANS SERVEREX }
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in referring to the model of bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のモデル参照に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
 bb....bb : オブジェクト情報
 cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_list_model

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80105-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80105-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Internal Data
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates exporting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のエクスポートを開始しました。

（凡例）

aa....aa : OS のアカウント
 bb....bb : オブジェクト情報
 cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_export_model

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80106-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80106-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Internal Data
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at exporting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のエクスポートに成功しました。

(凡例)

- aa....aa : OS のアカウント
- bb....bb : オブジェクト情報
- cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_export_model

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80107-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80107-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	Internal Data
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in exporting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のエクスポートに失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_export_model

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80108-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80108-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Management Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates starting Management Server. 説明 aa....aa が Management Server の起動を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

3. システムの監査で使用するメッセージ

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : 起動開始時

KEOS80109-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80109-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Management Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at starting Management Server. 説明 aa....aa が Management Server の起動に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : 起動終了時 (成功)

KEOS80110-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80110-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Management Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in starting Management Server. 説明 aa....aa が Management Server の起動に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : 起動終了時 (失敗)

KEOS80111-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80111-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Management Server
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates stopping Management Server. 説明 aa....aa が Management Server の停止を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

3. システムの監査で使用するメッセージ

出力ポイント

Management Server : 停止開始時

KEOS80112-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80112-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Management Server
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at stopping Management Server. 説明 aa....aa が Management Server の停止に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : 停止終了時 (成功)

KEOS80113-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80113-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Management Server

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in stopping Management Server. 説明 aa....aa が Management Server の停止に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : 停止終了時 (失敗)

KEOS80114-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80114-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Administration Agent
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates starting Administration Agent. 説明 aa....aa が運用管理エージェントの起動を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント : 起動開始時

3. システムの監査で使用するメッセージ

KEOS80115-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80115-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Administration Agent
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at starting Administration Agent. 説明 aa....aa が運用管理エージェントの起動に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：起動終了時(成功)

KEOS80116-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80116-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Administration Agent
op	動作情報	Start

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in starting Administration Agent. 説明 aa....aa が運用管理エージェントの起動に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：起動終了時（失敗）

KEOS80117-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80117-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Administration Agent
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates stopping Administration Agent. 説明 aa....aa が運用管理エージェントの停止を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：停止開始時

3. システムの監査で使用するメッセージ

KEOS80118-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80118-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Administration Agent
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at stopping Administration Agent. 説明 aa....aa が運用管理エージェントの停止に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：停止終了時（成功）

KEOS80119-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80119-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Administration Agent
op	動作情報	Stop

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in stopping Administration Agent. 説明 aa....aa が運用管理エージェントの停止に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：停止終了時（失敗）

KEOS80120-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80120-I
ctgry	監査事象の種別	Authentication
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<認証ユーザ名>
op	動作情報	Login
msg	自由記述	メッセージ本文 Management Server initiates authenticating aa....aa. 説明 Management Server が aa....aa の認証を開始しました。

(凡例)

aa....aa : Management Server 管理アカウント名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server：認証開始時

3. システムの監査で使用するメッセージ

KEOS80121-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80121-I
ctgry	監査事象の種別	Authentication
result	監査事象の結果	Success
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<認証ユーザ名>
op	動作情報	Login
msg	自由記述	メッセージ本文 Management Server has succeeded at authenticating aa....aa. 説明 Management Server が aa....aa の認証に成功しました。

(凡例)

aa....aa : Management Server 管理アカウント名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : 認証終了時 (成功)

KEOS80122-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80122-E
ctgry	監査事象の種別	Authentication
result	監査事象の結果	Failure
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<認証ユーザ名>
op	動作情報	Login

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 Management Server has failed in authenticating aa....aa. 説明 Management Server が aa....aa の認証に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : Management Server 管理アカウント名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : 認証終了時 (失敗)

KEOS80123-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80123-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<Management Server の管理アカウント名 >
obj	オブジェクト情報	Internal Data
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Management Server initiates updating Internal Data. 説明 Management Server が内部情報の更新を開始しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : ファイル操作開始時

KEOS80124-I

メッセージの内容

3. システムの監査で使用するメッセージ

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80124-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<Management Server の管理アカウント名 >
obj	オブジェクト情報	Internal Data
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Management Server has succeeded at updating Internal Data. 説明 Management Server が内部情報の更新に成功しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server：ファイル操作終了時（成功）

KEOS80125-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80125-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<Management Server の管理アカウント名 >
obj	オブジェクト情報	Internal Data
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Management Server has failed in updating Internal Data. 説明 Management Server が内部情報の更新に失敗しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : ファイル操作終了時 (失敗)

KEOS80126-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80126-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	mngagent.<実サーバ名>.properties
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent initiates updating mngagent.aa....aa.properties. 説明 Administration Agent が mngagent.aa....aa.properties の更新を開始しました。

(凡例)

aa....aa : 実サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : ファイル操作開始時

KEOS80127-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80127-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	mngagent.<実サーバ名>.properties

3. システムの監査で使用するメッセージ

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent has succeeded at updating mngagent.aa....aa.properties. 説明 Administration Agent が mngagent.aa....aa.properties の更新 に成功しました。

(凡例)

aa....aa : 実サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : ファイル操作終了時 (成功)

KEOS80128-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80128-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	mngagent.<実サーバ名>.properties
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent has failed in updating mngagent.aa....aa.properties. 説明 Administration Agent が mngagent.aa....aa.properties の更新 に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : 実サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : ファイル操作終了時 (失敗)

KEOS80129-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80129-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	manager.<実サーバ名>.properties
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent initiates updating manager.aa....aa.properties. 説明 Administration Agent が manager.aa....aa.properties の更新を開始しました。

(凡例)

aa....aa : 実サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : ファイル操作開始時

KEOS80130-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80130-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	manager.<実サーバ名>.properties

3. システムの監査で使用するメッセージ

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent has succeeded at updating manager.aa....aa.properties. 説明 Administration Agent が manager.aa....aa.properties の更新に 成功しました。

(凡例)

aa....aa : 実サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : ファイル操作終了時 (成功)

KEOS80131-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80131-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	manager.<実サーバ名>.properties
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent has failed in updating manager.aa....aa.properties. 説明 Administration Agent が manager.aa....aa.properties の更新に 失敗しました。

(凡例)

aa....aa : 実サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : ファイル操作終了時 (失敗)

KEOS80132-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80132-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	mevent.<実サーバ名>.properties
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent initiates updating mevent.aa....aa.properties. 説明 Administration Agent が mevent.aa....aa.properties の更新を開始しました。

(凡例)

aa....aa : 実サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : ファイル操作開始時

KEOS80133-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80133-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	mevent.<実サーバ名>.properties

3. システムの監査で使用するメッセージ

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent has succeeded at updating mevent.aa....aa.properties. 説明 Administration Agent が mevent.aa....aa.properties の更新に 成功しました。

(凡例)

aa....aa : 実サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : ファイル操作終了時 (成功)

KEOS80134-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80134-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	mevent.<実サーバ名>.properties
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent has failed in updating mevent.aa....aa.properties. 説明 Administration Agent が mevent.aa....aa.properties の更新に 失敗しました。

(凡例)

aa....aa : 実サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : ファイル操作終了時 (失敗)

KEOS80135-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80135-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	usrconf.properties
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent initiates updating usrconf.properties. 説明 Administration Agent が usrconf.properties の更新を開始しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント : ファイル操作開始時

KEOS80136-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80136-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	usrconf.properties
op	動作情報	Update

3. システムの監査で使用するメッセージ

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent has succeeded at updating usrconf.properties. 説明 Administration Agent が usrconf.properties の更新に成功しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作終了時（成功）

KEOS80137-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80137-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	usrconf.properties
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent has failed in updating usrconf.properties. 説明 Administration Agent が usrconf.properties の更新に失敗しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作終了時（失敗）

KEOS80138-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80138-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	usrconf.cfg
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent initiates updating usrconf.cfg. 説明 Administration Agent が usrconf.cfg の更新を開始しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作開始時

KEOS80139-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80139-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	usrconf.cfg
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent has succeeded at updating usrconf.cfg. 説明 Administration Agent が usrconf.cfg の更新に成功しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

3. システムの監査で使用するメッセージ

運用管理エージェント：ファイル操作終了時（成功）

KEOS80140-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80140-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	usrconf.cfg
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent has failed in updating usrconf.cfg. 説明 Administration Agent が usrconf.cfg の更新に失敗しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作終了時（失敗）

KEOS80144-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80144-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	mod_jk.conf
op	動作情報	Update

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent initiates updating mod_jk.conf. 説明 Administration Agent が mod_jk.conf の更新を開始しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作開始時

KEOS80145-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80145-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	mod_jk.conf
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent has succeeded at updating mod_jk.conf. 説明 Administration Agent が mod_jk.conf の更新に成功しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作終了時（成功）

KEOS80146-E

メッセージの内容

3. システムの監査で使用するメッセージ

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80146-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	mod_jk.conf
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent has failed in updating mod_jk.conf. 説明 Administration Agent が mod_jk.conf の更新に失敗しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作終了時（失敗）

KEOS80147-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80147-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	workers.properties
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent initiates updating workers.properties. 説明 Administration Agent が workers.properties の更新を開始しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作開始時

KEOS80148-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80148-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	workers.properties
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent has succeeded at updating workers.properties. 説明 Administration Agent が workers.properties の更新に成功しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作終了時（成功）

KEOS80149-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80149-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	workers.properties
op	動作情報	Update

3. システムの監査で使用するメッセージ

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent has failed in updating workers.properties. 説明 Administration Agent が workers.properties の更新に失敗しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「3.1(3) メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作終了時（失敗）

ソフトウェアマニュアルのサービス ご案内

1. マニュアル情報ホームページ

ソフトウェアマニュアルの情報をインターネットで公開しています。

URL <http://www.hitachi.co.jp/soft/manual/>

ホームページのメニューは次のとおりです。

マニュアル一覧	日立コンピュータ製品マニュアルを製品カテゴリ、マニュアル名称、資料番号のいずれかから検索できます。
CD-ROMマニュアル	日立ソフトウェアマニュアルと製品群別CD-ROMマニュアルの仕様について記載しています。
マニュアルのご購入	マニュアルご購入時のお申し込み方法を記載しています。
オンラインマニュアル	一部製品のマニュアルをインターネットで公開しています。
サポートサービス	ソフトウェアサポートサービスお客様向けページでのマニュアル公開サービスを記載しています。
ご意見・お問い合わせ	マニュアルに関するご意見、ご要望をお寄せください。

2. インターネットでのマニュアル公開

2種類のマニュアル公開サービスを実施しています。


(1) マニュアル情報ホームページ「オンラインマニュアル」での公開

製品をよりご理解いただくためのご参考として、一部製品のマニュアルを公開しています。

(2) ソフトウェアサポートサービスお客様向けページでのマニュアル公開

ソフトウェアサポートサービスご契約のお客様向けにマニュアルを公開しています。公開しているマニュアルの一覧、本サービスの対象となる契約の種別などはマニュアル情報ホームページの「サポートサービス」をご参照ください。

3. マニュアルのご注文



マニュアル情報ホームページの「マニュアルのご購入」にアクセスし、お申し込み方法をご確認のうえWEBからご注文ください。ご注文先は日立インターメディアックス(株)となります。

ご注文いただいたマニュアルについて請求書をお送りします。

請求書の金額を指定銀行へ振り込んでください。

入金確認後7日以内にお届けします。在庫切れの場合は、納期を別途ご案内いたします。