

Hitachi Application Server V10
メッセージリファレンス

3021-3-422-40

前書き

■ 対象製品

適用 OS : Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2

P-2943-5KA4 Hitachi Application Server 10-11

適用 OS : Windows 7 x64、Windows 8 x64、Windows 8.1 x64、Windows 10 x64、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2

P-2943-5FA4 Hitachi Application Server for Developers 10-11

適用 OS : Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform (AMD/Intel 64)、Red Hat Enterprise Linux 5 (AMD/Intel 64)、Red Hat Enterprise Linux Server 6 (64-bit x86_64)、Red Hat Enterprise Linux Server 7 (64-bit x86_64)

P-9W43-5KA1 Hitachi Application Server 10-11

注 このマニュアルで「Windows x86 の場合」「AIX の場合」と表記している個所については、これらの製品ではサポートしていません。

適用 OS については、上記以外にもご利用になれる場合があります。詳細は『リリースノート』でご確認ください。

■ 輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

■ 商標類

HITACHI、Cosminexus、HA モニタ、HiRDB、JP1、uCosminexus、Virtage は、株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。

AMD は、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。

IBM、AIX は、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corporation の商標です。

IBM、POWER は、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corporation の商標です。

IBM、WebSphere は、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corporation の商標です。

Intel は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。

Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Linux は、Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft および Excel は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft および Hyper-V は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft および SQL Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft および Visual C++は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Oracle と Java は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

RC4 は、米国 EMC コーポレーションの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Red Hat は、米国およびその他の国で Red Hat, Inc. の登録商標もしくは商標です。

RSA および BSAFE は、米国 EMC コーポレーションの米国およびその他の国における商標または登録商標です。



UNIX は、The Open Group の米国ならびに他の国における登録商標です。

W3C は、World Wide Web Consortium の商標（多数の国において登録された）です。

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他記載の会社名、製品名などは、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

本製品は、米国 EMC コーポレーションの RSA BSAFE[®]ソフトウェアを搭載しています。

This product includes software developed by Ben Laurie for use in the Apache-SSL HTTP server project.

Portions of this software were developed at the National Center for Supercomputing Applications (NCSA) at the University of Illinois at Urbana-Champaign.

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

This software contains code derived from the RSA Data Security Inc. MD5 Message-Digest Algorithm, including various modifications by Spyglass Inc., Carnegie Mellon University, and Bell Communications Research, Inc (Bellcore).

Regular expression support is provided by the PCRE library package, which is open source software, written by Philip Hazel, and copyright by the University of Cambridge, England. The original software is available from <ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/programming/pcre/>

This product includes software developed by Ralf S. Engelschall <rse@engelschall.com> for use in the mod_ssl project (<http://www.modssl.org/>).

This product includes software developed by IAIK of Graz University of Technology.

This product includes software developed by Daisuke Okajima and Kohsuke Kawaguchi (<http://relaxngcc.sf.net/>).

This product includes software developed by Andy Clark.

Java is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

HITACHI
Inspire the Next

株式会社 日立製作所



■ 発行

2017年9月 3021-3-422-40

■ 著作権

Copyright (C) 2014, 2017, Hitachi, Ltd.

Copyright (C) 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

変更内容

変更内容(3021-3-422-40)

Hitachi Application Server 10-11、Hitachi Application Server for Developers 10-11

追加・変更内容	変更箇所
リリースノートのマニュアル訂正を反映した。	—

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

はじめに

■ マニュアルの目的

このマニュアルでは、Hitachi Application Server が出力するメッセージについて説明します。このマニュアルを利用することで、メッセージに応じた対処ができるようになることを目的とします。

■ 対象読者

このマニュアルは次の方を対象読者としています。

- システム構築者
- アプリケーション開発者

前提知識をそれぞれ次に示します。

- システム構築者
 - Windows または UNIX の操作に関する知識
 - Application Server の構築に関する知識
 - Java EE 標準仕様に関する知識
 - システム構築で使用する周辺環境（データベース、ネットワーク、ジョブ管理など）に関する知識
- アプリケーション開発者
 - Windows の操作に関する知識
 - Java EE 標準仕様に関する知識
 - Java によるプログラム開発に関する知識
 - Eclipse および WTP に関する知識

■ 関連マニュアルの表記

関連マニュアル、およびこのマニュアルで使用している関連マニュアル名の表記を次の表に示します。

Hitachi Application Server 関連

- Windows 用のマニュアル

表記	正式名称	資料番号
『ユーザーズガイド』	『Hitachi Application Server V10 ユーザーズガイド』 (Windows [®] 用)	3021-3-414

表記	正式名称	資料番号
『GUI リファレンス』	『Hitachi Application Server V10 GUI リファレンス』 (Windows [®] 用)	3021-3-416
『コマンドリファレンス』	『Hitachi Application Server V10 コマンドリファレンス』 (Windows [®] 用)	3021-3-418
『定義リファレンス』	『Hitachi Application Server V10 定義リファレンス』 (Windows [®] 用)	3021-3-420
『メッセージリファレンス』	『Hitachi Application Server V10 メッセージリファレンス』	3021-3-422
『API リファレンス』	『Hitachi Application Server V10 API リファレンス』	3021-3-423

- UNIX 用のマニュアル

表記	正式名称	資料番号
『ユーザーズガイド』	『Hitachi Application Server V10 ユーザーズガイド』 (UNIX [®] 用)	3021-3-415
『GUI リファレンス』	『Hitachi Application Server V10 GUI リファレンス』 (UNIX [®] 用)	3021-3-417
『コマンドリファレンス』	『Hitachi Application Server V10 コマンドリファレンス』 (UNIX [®] 用)	3021-3-419
『定義リファレンス』	『Hitachi Application Server V10 定義リファレンス』 (UNIX [®] 用)	3021-3-421
『メッセージリファレンス』	『Hitachi Application Server V10 メッセージリファレンス』	3021-3-422
『API リファレンス』	『Hitachi Application Server V10 API リファレンス』	3021-3-423

HiRDB 関連

表記	正式名称	資料番号
『HiRDB システム導入・設計ガイド』	『ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド』 (UNIX [®] 用)	3000-6-452
	『ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド』 (Windows [®] 用)	3020-6-452
『HiRDB メッセージ』	『ノンストップデータベース HiRDB Version 9 メッセージ』	3020-6-458

JP1 関連

表記	正式名称	資料番号
『JP1/Automatic Job Management System 導入ガイド』	『JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド』	3021-3-102

表記	正式名称	資料番号
『JP1/Automatic Job Management System 設計ガイド』	『JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド (システム構築編)』	3021-3-103
	『JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド (業務設計編)』	3021-3-104
『JP1/Automatic Job Management System 構築ガイド 1』	『JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 1』	3021-3-105
『JP1/Automatic Job Management System 操作ガイド』	『JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド』	3021-3-109

■ 製品名と機能名の表記

このマニュアルでは、製品名と機能名を次のように表記しています。

表記	製品名と機能名	
ADT	Hitachi Application Development Tools	
Application Server	Hitachi Application Server	
Application Server - Base	Hitachi Application Server - Base	
Application Server - Optional License for Java	Hitachi Application Server - Optional License for Java	
Application Server for Developers	Hitachi Application Server for Developers	
APV	IBM Advanced POWER Virtualization	
DAS	Domain Administration Server	
ドメイン管理サーバ		
Developer's Kit for Java	Hitachi Developer's Kit for Java	
Eclipse	Eclipse IDE for Java EE Developers	
Excel	Microsoft® Excel	
Firefox	Firefox®	
HiRDB	HiRDB Version 9	HiRDB Server Version 9
	HiRDB/Single Server	HiRDB/Single Server Version 9
Hyper-V	Microsoft® Hyper-V®	
HWS	Hitachi Web Server	
Web Server		

表記		製品名と機能名	
Internet Explorer		Windows® Internet Explorer®	
Java EE Server		Hitachi Java EE Server	
JP1/AJS3		JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent	
		JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager	
		JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 - View	
JP1/IM		JP1 Version 10 JP1/Integrated Management - Manager	
		JP1 Version 10 JP1/Integrated Management - View	
Microsoft IIS	Microsoft IIS 7.5	Microsoft® Internet Information Services 7.5	
	Microsoft IIS 8.0	Microsoft® Internet Information Services 8.0	
	Microsoft IIS 8.5	Microsoft® Internet Information Services 8.5	
Microsoft Visual C++		Microsoft® Visual C++®	
Oracle	Oracle 11g	Oracle Database 11g	
		Oracle Database 11g R2	
	Oracle 12c	Oracle Database 12c	
SQL Server		Microsoft® SQL Server	
UNIX	AIX	AIX V6.1	
		AIX V7.1	
	Linux	Linux (AMD64 & Intel EM64T)	Red Hat Enterprise Linux® 5 Advanced Platform (AMD/Intel 64)
			Red Hat Enterprise Linux® 5 (AMD/Intel 64)
			Red Hat Enterprise Linux® Server 6 (64-bit x86_64)
			Red Hat Enterprise Linux® Server 7 (64-bit x86_64)
Virtage		Hitachi Virtage	
VMware ESX		VMware vSphere® ESX	
VMware Horizon View		VMware Horizon® (with View)	
VMware vSphere ESXi		VMware vSphere® ESXi™	
Windows	Windows Server 2008 R2	Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard 日本語版	
		Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise 日本語版	

表記		製品名と機能名	
		Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Datacenter 日本語版	
	Windows Server 2012	Microsoft® Windows Server® 2012 Standard 日本語版	
		Microsoft® Windows Server® 2012 Datacenter 日本語版	
	Windows Server 2012 R2	Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard 日本語版	
		Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter 日本語版	
Windows 7	Windows 7 x86	Microsoft® Windows® 7 Professional 日本語版(32 ビット版)	
		Microsoft® Windows® 7 Enterprise 日本語版(32 ビット版)	
		Microsoft® Windows® 7 Ultimate 日本語版(32 ビット版)	
	Windows 7 x64	Microsoft® Windows® 7 Professional 日本語版(64 ビット版)	
		Microsoft® Windows® 7 Enterprise 日本語版(64 ビット版)	
		Microsoft® Windows® 7 Ultimate 日本語版(64 ビット版)	
Windows 8	Windows 8 x86	Windows® 8 Pro 日本語版(32 ビット版)	
		Windows® 8 Enterprise 日本語版(32 ビット版)	
	Windows 8 x64	Windows® 8 Pro 日本語版(64 ビット版)	
		Windows® 8 Enterprise 日本語版(64 ビット版)	
	Windows 8.1 x86	Windows® 8.1 Pro 日本語版(32 ビット版)	
		Windows® 8.1 Enterprise 日本語版(32 ビット版)	
	Windows 8.1 x64	Windows® 8.1 Pro 日本語版(64 ビット版)	
		Windows® 8.1 Enterprise 日本語版(64 ビット版)	
	Windows 10	Windows 10 x64	Windows® 10 Pro 日本語版(64 ビット版)
			Windows® 10 Enterprise 日本語版(64 ビット版)
Windows Server Failover Cluster		Windows Server® Failover Cluster	
クラス別統計		日立クラス別統計	
パフォーマンストレーサ		Performance Tracer	
パフォーマンストレーサー			

Windows に関しては、32 ビット版の Windows を Windows x86、64 ビット版の Windows を Windows x64 と表記することがあります。

Linux に関しては、バージョンごとに次のように表記することがあります。

表記		OS名
Red Hat Enterprise Linux 5	Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform (AMD/Intel 64)	Red Hat Enterprise Linux [®] 5 Advanced Platform (AMD/Intel 64)
	Red Hat Enterprise Linux 5 (AMD/Intel 64)	Red Hat Enterprise Linux [®] 5 (AMD/Intel 64)
Red Hat Enterprise Linux Server 6	Red Hat Enterprise Linux Server 6 (64-bit x86_64)	Red Hat Enterprise Linux [®] Server 6 (64-bit x86_64)
Red Hat Enterprise Linux Server 7	Red Hat Enterprise Linux Server 7 (64-bit x86_64)	Red Hat Enterprise Linux [®] Server 7 (64-bit x86_64)

■ 英略語

このマニュアルで使用している英略語を次に示します。

英略語	英字での表記
ACC	Application Client Container
ACL	Access Control List
AES	Advanced Encryption Standard
API	Application Programming Interface
ASCII	American Standard Code for Information Interchange
BLOB	Binary Large Object
CA	Certificate Authority
CDI	Contexts and Dependency Injection
CGI	Common Gateway Interface
CMP	Container-Managed Persistence
CMT	Container-Managed Transaction
CopyGC	Copy Garbage Collection
CORBA	Common Object Request Broker Architecture
CPU	Central Processing Unit
CRL	Certificate Revocation List
CSR	Certificate Signing Request
CSV	Comma Separated Value
CVS	Concurrent Versions System

英略語	英字での表記
DBMS	Database Management System
DCOM	Distributed Component Object Model
DD	Deployment Descriptor
DDE	Dynamic Data Exchange
DER	Distinguished Encoding Rules
DES	Data Encryption Standard
DI	Dependency Injection
DLL	Dynamic Link Library
DMZ	Demilitarized Zone
DN	Distinguished Name
DNS	Domain Name System
DoS	Denial of Service
DSO	Dynamic Shared Object
DTD	Document Type Definition
DTP	Eclipse Data Tools Platform
EAR	Enterprise Archive
ear	
EIS	Enterprise Information System
EJB	Enterprise JavaBeans™
EJB QL	EJB™ Query Language
EL	Expression Language
EUC	Extended UNIX Code
FQDN	Fully Qualified Domain Name
FullGC	Full Garbage Collection
G1GC	Garbage First Garbage Collection
GC	Garbage Collection
GMS	Group Management Service
GMT	Greenwich Mean Time
GUI	Graphical User Interface

英略語	英字での表記
HA	High Availability
HTML	Hyper Text Markup Language
HTTP	Hyper Text Transfer Protocol
HTTPS	Hyper Text Transfer Protocol Security
I/O	Input/Output
ID	Identifier
IDE	Integrated Development Environment
IEC	International Electrotechnical Commission
IIOOP	Internet Inter-Orb Protocol
IIS	Internet Information Services
IMAP	Internet Message Access Protocol
IP	Internet Protocol
IPv6	Internet Protocol Version 6
ISO	International Organization for Standardization
J2EE	J2EE™ Java™ 2 Platform, Enterprise Edition
JAAS	Java™ Authentication and Authorization Service
JACC	Java™ Authorization Service Provider Contract for Containers
JAF	JavaBeans™ Activation Framework Specification
JAR	Java™ Archive
jar	
JASPIC	Java™ Authentication Service Provider Interface for Containers
Java	Java™
Java EE	Java™ Platform, Enterprise Edition
Java EE RI	Java EE Reference Implementation
Java HotSpot Client VM	Java HotSpot™ Client Virtual Machine
Java Platform Debugger Architecture	Java™ Platform Debugger Architecture
JPDA	

英略語	英字での表記
Java SE	Java™ Platform, Standard Edition
Java VM	Java™ Virtual Machine
JVM	
JavaMail	JavaMail™
JAX-RPC	Java™ API for XML-based RPC
JAX-RS	Java™ API for RESTful Web Services
JAX-WS	Java™ API for XML-based Web Services
JAXB	Java™ Architecture for XML Binding
JAXP	Java™ API for XML Processing
JAXR	Java™ API for XML Registries
JCA	J2EE™ Connector Architecture
JDBC	Java™ Database Connectivity
	JDBC™
JDK	Java™ Development Kit
	JDK™
JIS	Japanese Industrial Standards
JMS	Java™ Message Service
JMX	Java™ Management Extensions
JNDI	Java Naming and Directory Interface™
JNI	Java™ Native Interface
JPA	Java™ Persistence API
JSF	JavaServer™ Faces
	JavaServer™ Faces Reference Implementation (RI) Version: 1.1_01 FCS
JSON-P	Java™ API for JSON Processing
JSP	JavaServer Pages™
	JSP™
JST	Japan Standard Time
JSTL	JavaServer Pages™ Standard Tag Library
JTA	Java™ Transaction API

英略語	英字での表記
JVMPI	Java™ Virtual Machine Profiler Interface
JVMTI	Java™ Virtual Machine Tool Interface
KVM	Kernel-based Virtual Machine
LAN	Local Area Network
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol
MAC	Message Authentication Code
MIME	Multipurpose Internet Mail Extensions
MPM	Multi-Processing Module
OASIS	Organization for the Advancement of Structured Information Standards
OMG	Object Management Group
ORB	Object Request Broker
OS	Operating System
OTS	Object Transaction Service
QNAME	Qualified Name
REST	Representational State Transfer
RMI	Remote Method Invocation
RPC	Remote Procedure Call
RSA	Rivest, Shamir and Adleman
SAAJ	SOAP with Attachments API for Java™
SAX	Simple API for XML
SEI	Service Endpoint Interface
Servlet	Java™ Servlet
SHA	Secure Hash Algorithm
SMAP	Source Map
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
SOAP	Simple Object Access Protocol
SSH	Secure Shell
ssh	
SSL	Secure Sockets Layer

英略語	英字での表記
StAX	Streaming API for XML
TCP	Transmission Control Protocol
TLD	Tag Library Descriptor
TLS	Transport Layer Security
UCS	Universal multi-octet coded Character Set
UDP	User Datagram Protocol
URI	Uniform Resource Identifier
URL	Uniform Resource Locator
URN	Uniform Resource Name
UTC	Coordinated Universal Time
UTF	UCS Transformation Format
UTF-8	8-bit UCS Transformation Format
VM	Virtual Machine
VTL	Velocity Template Language
W3C	World Wide Web Consortium
WAR	Web Archive
war	
WBEM	Web-Based Enterprise Management
WSDL	Web Services Description Language
WTP	Eclipse Web Tools Platform
XML	Extensible Markup Language

■ KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト）、1MB（メガバイト）、1GB（ギガバイト）、1TB（テラバイト）、1PB（ペタバイト）はそれぞれ $1,024$ バイト、 $1,024^2$ バイト、 $1,024^3$ バイト、 $1,024^4$ バイト、 $1,024^5$ バイトです。

目次

前書き	2
変更内容	5
はじめに	6

1 概要 18

1.1	このマニュアルで使用している記述形式	19
-----	--------------------	----

2 AH または KH で始まるメッセージ 22

2.1	AH00000 から AH00999 までのメッセージ	23
2.2	AH01000 から AH01999 までのメッセージ	122
2.3	AH02000 から AH02999 までのメッセージ	154
2.4	KH00000 から KH00199 までのメッセージ	163
2.5	KH00200 から KH00299 までのメッセージ	231
2.6	KH00300 から KH00399 までのメッセージ	262

3 KDKD で始まるメッセージ 286

3.1	KDKD10000 から KDKD11999 までのメッセージ	287
3.2	KDKD20000 から KDKD29999 までのメッセージ	375
3.3	KDKD40000 から KDKD49999 までのメッセージ	385

4 KEDT で始まるメッセージ 387

4.1	KEDT10000 から KEDT10999 までのメッセージ	388
4.2	KEDT31000 から KEDT31999 までのメッセージ	391

5 KFCT で始まるメッセージ 393

5.1	KFCT26000 から KFCT27999 までのメッセージ	394
5.2	KFCT70000 から KFCT70999 までのメッセージ	396
5.3	KFCT73000 から KFCT73999 までのメッセージ	399
5.4	KFCT75000 から KFCT75999 までのメッセージ	428
5.5	KFCT76000 から KFCT76999 までのメッセージ	431

1

概要

メッセージの説明を理解するために必要な前提知識について説明しています。

1.1 このマニュアルで使用している記述形式

このマニュアルで使用している記述形式および記号について説明します。

メッセージ ID

メッセージ ID の形式には、次のものがあります。

- AAnnnnn
- AAAAnnnnn-Y

メッセージ ID の形式ごとに構成する要素について、次に説明します。

AAnnnnn の場合

AA

メッセージのプリフィックスを示します。Apache が出力するメッセージを AH、Apache 以外が出力するメッセージを KH で表します。

nnnnn

メッセージ番号を表します。それぞれのメッセージには、5桁の固有の番号が付いています。

AAAAnnnnn-Y の場合

AAAA

メッセージのプリフィックスを示します。JavaEE サーバが出力するメッセージを KDKD、Application Development Tools が出力するメッセージを KEDT、パフォーマンストレーサーが出力するメッセージを KFCT で表します。

nnnnn

メッセージ番号を表します。それぞれのメッセージには、5桁の固有の番号が付いています。

Y

メッセージのレベルを表します。メッセージのレベルは英字 1 文字で示します。

エラーレベル	説明
E (Error)	エラーレベルのトラブルが発生したことを通知するメッセージです。このメッセージが出力されたときは、処理を中断します。
W (Warning)	警告レベルのトラブルが発生したことを通知するメッセージです。メッセージが出力されたあとも処理を続行します。
I (Information)	システムの動作を通知するメッセージです。メッセージが出力されたあとも処理を続行します。

メッセージテキスト

出力されるメッセージテキストを示します。

メッセージテキスト中の可変値（メッセージが出力される状況によって変わる値）は、「*xx....xx*」（*xx* は英小文字）の形式で示します。それぞれの可変値の説明は、メッセージテキストのあとに「*xx....xx*（改行）表示される情報」（*xx* は英小文字）の形式で示します。可変値に関する説明の記述例を次に示します。

（例）

aa....aa

ファイル名

bb....bb

アプリケーション名

なお、可変値はメッセージによって記述しないものもあります。

説明

メッセージが通知された要因やメッセージを出力した構成ソフトウェアの動作など、メッセージに対する補足説明を示します。

メッセージによって記述しないものもあります。

また、メッセージ ID が AAnnnnn の場合はエラーレベルも示します。エラーレベルは次のとおりです。

- emerg
- alert
- crit
- error
- warn
- notice
- info
- なし

レベル設定のないメッセージで、メッセージテキストだけ出力されます。

対処

ユーザが実施する対処を表します。なお、対処方法の「システム管理者に連絡してください」、または「弊社問い合わせ窓口へ連絡してください」とは、購入時の契約に基づいて、システム管理者が弊社問い合わせ窓口へ連絡することを示します。

メッセージによって記述しないものもあります。

使用している記号

メッセージの説明では、次の記号を使用して記述しています。

記号	意味
[]	この記号で囲まれている項目は画面の要素を示します。
プロパティ	<p>斜体で表記されている項目は、該当する要素やファイルなどを指定したり、該当する要素が表示されたりすることを示します。</p> <p>(例 1) <i>プロパティ</i> プロパティを記述します。またはプロパティが表示されます。</p> <p>(例 2) <i>ファイル名</i> ファイル名を指定します。</p>

2

AH または KH で始まるメッセージ

Web サーバが出力するメッセージについて説明しています。

2.1 AH00000 から AH00999 までのメッセージ

AH00002

Fatal error: unable to create global pool for use by the scoreboard

説明

スコアボードで使用する領域を確保できませんでした。Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00004

Unable to create scoreboard (anonymous shared memory failure)

説明

スコアボードで使用する共有メモリーを確保できませんでした。Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00013

Pre-configuration failed

説明

コンフィグファイル読み込み前処理でエラーが発生しました。Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージのほかに出力されているメッセージのエラーの原因について見直してください。

AH00014

Configuration check failed

説明

コンフィグファイルのチェック時にエラーを検出しました。Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージのほかに出力されているメッセージのエラーの原因について見直してください。

AH00015

Unable to open logs

説明

ログ出力先の設定またはソケット生成処理でエラーが発生しました。Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージのほかに出力されているメッセージのエラーの原因について見直してください。

AH00016

Configuration Failed

説明

コンフィグファイル読み込み後処理でエラーが発生しました。Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージのほかに出力されているメッセージのエラーの原因について見直してください。

AH00017

Pre-configuration failed

説明

コンフィグファイル読み込み前処理でエラーが発生しました。Web サーバは起動または再起動処理を中断します。

エラーレベル: emerg

対処

このメッセージのほかに出力されているメッセージのエラーの原因について見直してください。

AH00018

Configuration check failed

説明

コンフィグファイルのチェック時にエラーを検出しました。Web サーバは起動または再起動処理を中断します。

エラーレベル: emerg

対処

このメッセージのほかに出力されているメッセージのエラーの原因について見直してください。

AH00019

Unable to open logs

説明

ログ出力先の設定またはソケット生成処理でエラーが発生しました。Web サーバは起動または再起動処理を中断します。

エラーレベル: emerg

対処

このメッセージのほかに出力されているメッセージのエラーの原因について見直してください。

AH00020

Configuration Failed

説明

コンフィグファイル読み込み後処理でエラーが発生しました。Web サーバは起動または再起動処理を中断します。

エラーレベル: emerg

対処

このメッセージのほかに出力されているメッセージのエラーの原因について見直してください。

AH00023

Couldn't create the *aa....aa* mutex (file *bb....bb*)

aa....aa

タイプ

bb....bb

ファイル名

説明

排他環境生成に失敗しました。なお、ファイル名は出力されないことがあります。

エラーレベル: emerg

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00024

Couldn't set permissions on the *aa....aa* mutex; check User and Group directives

aa....aa

タイプ

説明

排他のパーミッション設定に失敗しました。

エラーレベル: emerg

対処

User および Group ディレクティブ値をこのメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00025

```
configuration error: couldn't aa....aa: bb....bb
```

aa....aa

テキスト

bb....bb

リクエスト URI 値

説明

リクエスト URI 値にアクセスする場合に、コンフィグファイル内での設定にエラーがあるため、テキストに示す事象を実行できません。

ステータスコード「500 Internal Server Error」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

テキストに示す内容についてコンフィグファイルを見直してください。

AH00031

```
access to aa....aa failed; stat of 'bb....bb' failed.
```

aa....aa

リクエスト URI 値

bb....bb

アクセスファイル

説明

リクエスト URI に示すファイルへアクセスできません。ファイル名で示すファイルの情報を取得できませんでした。

ステータスコード「403 Forbidden」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される詳細情報についてアクセスファイルを見直してください。

AH00032

Symbolic link not allowed or link target not accessible: *aa....aa*

aa....aa

アクセスファイル

説明

アクセスファイルで示すファイルはシンボリックリンクをたどることを許可されていません。

ステータスコード「403 Forbidden」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

Options ディレクティブの `SymLinksIfOwnerMatch` が有効である場合には、アクセスファイルまたはディレクトリーの所有者がシンボリックリンクの所有者と同じことを確認してください。

AH00033

dir_walk error, path_info *aa....aa* is not relative to the filename path *bb....bb* for uri *cc....cc*

aa....aa

パス情報

bb....bb

ディレクトリー名

cc....cc

リクエスト URI 値

説明

パス情報に示すパスがディレクトリー名に示すディレクトリー以下に含まれていません。

ステータスコード「500 Internal Server Error」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00034

```
dir_walk error, could not determine the root path of filename aa....aa for uri bb....bb
```

aa....aa

ファイル名

bb....bb

リクエスト URI 値

説明

ファイル名に示すパスに対して、基準となるパスを決定できませんでした。

ステータスコード「500 Internal Server Error」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00035

```
access to aa....aa denied (filesystem path 'bb....bb') because search permissions are missing on  
a component of the path
```

aa....aa

リクエスト URI 値

bb....bb

アクセスファイル

説明

リクエスト URI に示すファイルへのアクセスは、ファイルへの検索パーミッションがないために失敗しました。

ステータスコード「403 Forbidden」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される詳細情報についてアクセスファイルを見直してください。

AH00036

```
access to aa....aa failed (filesystem path 'bb....bb')
```

aa....aa

リクエスト URI 値

bb....bb

アクセスファイル

説明

リクエスト URI に示すファイルへアクセスできません。

ステータスコード「403 Forbidden」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される詳細情報についてアクセスファイルを見直してください。

AH00037

```
Symbolic link not allowed or link target not accessible: aa....aa
```

aa....aa

アクセスファイル

説明

アクセスファイルで示すファイルはシンボリックリンクをたどることを許可されていません。

ステータスコード「403 Forbidden」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

Options ディレクティブの SymLinksIfOwnerMatch が有効である場合には、アクセスファイルまたはディレクトリーの所有者がシンボリックリンクの所有者と同じことを確認してください。

AH00038

```
Forbidden: aa....aa doesn't point to a file or directory
```

aa....aa

アクセスファイル

説明

アクセスファイルはファイルおよびディレクトリーではありません。

ステータスコード「403 Forbidden」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

アクセスファイルの属性を見直してください。

AH00045

```
child process aa....aa still did not exit, sending a SIGTERM
```

aa....aa

プロセス ID

説明

プロセス ID で示すサーバプロセスが終了していないため、SIGTERM シグナルを送信します。Web サーバの停止または再起動処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

サーバプロセスに対して SIGTERM シグナルがブロックされていないか確認し、サーバプロセスが終了するまでお待ちください。

AH00046

```
child process aa....aa still did not exit, sending a SIGKILL
```

aa....aa

プロセス ID

説明

プロセス ID で示すサーバプロセスが終了していないため、SIGKILL シグナルを送信します。Web サーバの停止または再起動処理を続行します。

エラーレベル: error

対処

サーバプロセスが終了するまでお待ちください。

AH00047

```
could not make child process aa....aa exit, attempting to continue anyway
```

aa....aa

プロセス ID

説明

プロセス ID で示すサーバプロセスを終了させることができませんでした。未終了のサーバプロセスを無視してサーバの停止または再起動処理を続行します。

エラーレベル: error

対処

未終了のサーバプロセスがあります。終了しない原因を調査して、シグナルを送付し強制的に終了させてください。

AH00050

```
Child aa....aa returned a Fatal error... Server is exiting!
```

aa....aa

プロセス ID

説明

サーバプロセスは、続行できないエラーのため終了しました。Web サーバは終了します。

エラーレベル: alert

対処

このメッセージのほかに出力されているメッセージのエラーの原因について見直してください。

AH00051

```
child pid aa....aa exit signal bb....bb (cc....cc), possible coredump in dd....dd
```

aa....aa

プロセス ID

bb....bb

シグナル意味

cc....cc

シグナル番号

dd....dd

コア出力先ディレクトリー

説明

サーバプロセスは、シグナル番号で示すシグナルで終了しました。出力できる場合は、コア出力先ディレクトリーにコアを出力します。Web サーバは処理を続行します。

エラーレベル: notice

AH00052

```
child pid aa....aa exit signal bb....bb (cc....cc)
```

aa....aa

プロセス ID

bb....bb

シグナル意味

cc....cc

シグナル番号

説明

サーバプロセスは、シグナル番号で示すシグナルで終了しました。

Web サーバは処理を続行します。

エラーレベル: notice

AH00053

```
write pipe_of_death
```

説明

サーバプロセスの終了要求で使用するパイプへの書き込みに失敗しました。サーバプロセス終了要求処理を中断します。

エラーレベル: warn

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00054

```
get socket to connect to listener
```

説明

サーバプロセスの終了要求で使用するソケット生成に失敗しました。サーバプロセス終了要求処理を中断します。

エラーレベル: warn

対処

このメッセージで出力される socket() に関する詳細情報について見直してください。

AH00055

```
set timeout on socket to connect to listener
```

説明

サーバプロセスの終了要求で使用するソケットのタイムアウト設定に失敗しました。サーバプロセス終了要求処理を中断します。

エラーレベル: warn

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00056

```
connect to listener on aa....aa:bb....bb
```

aa....aa

Web サーバアドレス

bb....bb

ポート番号

説明

サーバプロセス終了要求処理中、Web サーバへの接続に失敗しました。サーバプロセス終了要求処理を中断します。

エラーレベル: warn

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00057

```
sending signal to server
```

説明

Web サーバへのシグナル送信に失敗しました。

エラーレベル:なし

対処

このメッセージで出力される kill()に関する詳細情報について見直してください。

AH00058

Error retrieving pid file *aa....aa*

aa....aa

PID 格納ファイル名

説明

PID 格納ファイルの検索に失敗しました。Web サーバへのシグナル送信処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00059

Remove it before continuing if it is corrupted.

説明

PID 格納ファイルが壊れている場合、削除する必要があります。

エラーレベル:なし

対処

このメッセージのほかに出力されているメッセージのエラーの原因について見直してください。

AH00060

seg fault or similar nasty error detected in the parent process

説明

制御プロセスを終了させるシグナルを受信しました。制御プロセスを終了します。

エラーレベル: notice

AH00061

sigaction(SIGSEGV)

説明

SIGSEGV シグナルに対するアクションの変更時にエラーが発生しました。Web サーバは起動処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

このメッセージで出力される sigaction() に関する詳細情報について見直してください。

AH00062

sigaction(SIGBUS)

説明

SIGBUS シグナルに対するアクションの変更時にエラーが発生しました。Web サーバは起動処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

このメッセージで出力される sigaction() に関する詳細情報について見直してください。

AH00063

sigaction(SIGABORT)

説明

SIGABORT シグナルに対するアクションの変更時にエラーが発生しました。Web サーバは起動処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

このメッセージで出力される sigaction() に関する詳細情報について見直してください。

AH00064

sigaction(SIGABRT)

説明

SIGABRT シグナルに対するアクションの変更時にエラーが発生しました。Web サーバは起動処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

このメッセージで出力される sigaction() に関する詳細情報について見直してください。

AH00065

sigaction(SIGILL)

説明

SIGILL シグナルに対するアクションの変更時にエラーが発生しました。Web サーバは起動処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

このメッセージで出力される sigaction() に関する詳細情報について見直してください。

AH00066

sigaction(SIGFPE)

説明

SIGFPE シグナルに対するアクションの変更時にエラーが発生しました。Web サーバは起動処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

このメッセージで出力される sigaction() に関する詳細情報について見直してください。

AH00067

make_sock: for address *aa....aa*: *bb....bb*, apr_socket_opt_set: (SO_REUSEADDR)

aa....aa

Web サーバアドレス

bb....bb

ポート番号

説明

ソケットレベルオプション SO_REUSEADDR の設定時にエラーが発生しました。Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される setsockopt()に関する詳細情報について見直してください。

AH00068

make_sock: for address *aa....aa*: *bb....bb*, apr_socket_opt_set: (SO_KEEPALIVE)

aa....aa

Web サーバアドレス

bb....bb

ポート番号

説明

ソケットレベルオプション SO_KEEPALIVE の設定時にエラーが発生しました。Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される setsockopt()に関する詳細情報について見直してください。

AH00069

```
make_sock: for address aa....aa:bb....bb, apr_socket_opt_set: (IPV6_V6ONLY)
```

aa....aa

Web サーバアドレス

bb....bb

ポート番号

説明

ソケットレベルオプション IPV6_V6ONLY の設定時にエラーが発生しました。Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される `setsockopt()` に関する詳細情報について見直してください。

AH00072

```
make_sock: could not bind to address aa....aa:bb....bb
```

aa....aa

Web サーバアドレス

bb....bb

ポート番号

説明

ソケットへのアドレスバインド時にエラーが発生しました。Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される `bind()` に関する詳細情報について見直してください。

AH00073

```
make_sock: unable to listen for connections on address aa....aa:bb....bb
```


aa....aa

Web サーバアドレス

bb....bb

ポート番号

説明

ソケット上での接続の受け入れ準備時にエラーが発生しました。Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される `listen()` に関する詳細情報について見直してください。

AH00074

```
make_sock: for address aa....aa:bb....bb, apr_socket_opt_set: (SO_REUSEADDR)
```

aa....aa

Web サーバアドレス

bb....bb

ポート番号

説明

ソケットレベルオプション `SO_REUSEADDR` の設定時にエラーが発生しました。Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される `setsockopt()` に関する詳細情報について見直してください。

AH00077

```
alloc_listener: failed to set up sockaddr for aa....aa
```

aa....aa

IP アドレス

説明

IP アドレスに関するソケット情報を取得できませんでした。Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

Listen ディレクティブで指定した IP アドレスについて見直してください。

AH00078

```
alloc_listener: failed to get a socket for aa....aa
```

aa....aa

IP アドレス

説明

ソケットの終端の作成時にエラーが発生しました。Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される socket()に関する詳細情報について見直してください。

AH00089

```
Couldn't start ErrorLog process 'aa....aa'.
```

aa....aa

パイプ指定での ErrorLog ディレクティブ指定値

説明

エラーログを出力するためのプロセス生成に失敗しました。Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

ErrorLog ディレクティブをこのメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00090

```
aa....aa: Invalid error log path bb....bb.
```

aa....aa

コマンド名

bb....bb

ファイル名

説明

ErrorLog ディレクティブで指定したファイルパスが不正です。Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

ErrorLog ディレクティブをこのメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00091

```
aa....aa: could not open error log file bb....bb.
```

aa....aa

コマンド名

bb....bb

ファイル名

説明

エラーログファイルをオープンできませんでした。Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

ErrorLog ディレクティブをこのメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00092

```
unable to replace stderr with error_log
```

説明

標準エラー出力ファイル記述子をエラーログのファイル記述子に複製できません。Web サーバは起動処理を続行します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00093

```
unable to replace stderr with /dev/null
```

説明

標準エラー出力を/dev/null で置き換えられません。Web サーバは起動処理を続行します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される freopen()に関する詳細情報について見直してください。

AH00094

```
Command line: 'aa....aa'
```

aa....aa

コマンドライン

説明

コマンドラインで示すコマンドで起動しました。Web サーバは起動処理を続行します。

エラーレベル: notice

AH00095

```
failed to remove PID file aa....aa
```

aa....aa

ファイル名

説明

制御プロセス ID 格納ファイルの削除に失敗しました。Web サーバは停止処理を続行します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00096

```
removed PID file aa....aa (pid=bb....bb)
```

aa....aa

ファイル名

bb....bb

制御プロセス ID

説明

制御プロセス ID 格納ファイルを削除しました。

Web サーバは停止処理を続行します。

エラーレベル: info

AH00097

```
Invalid PID file path aa....aa, ignoring.
```

aa....aa

ファイル名

説明

制御プロセス ID 格納ファイル名が不正です。

Web サーバは起動処理を続行します。

エラーレベル: crit

対処

PidFile ディレクティブをこのメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00098

```
pid file aa....aa overwritten -- Unclean shutdown of previous server run?
```

aa....aa

プロセス ID 格納ファイル名

説明

プロセス ID を格納しているファイルを上書きしました。前回 Web サーバが正常にシャットダウンされなかったおそれがあります。Web サーバが正常にシャットダウンされた場合は、プロセス ID 格納ファイルは消去されます。

Web サーバは起動処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

未終了の Web サーバがないかどうか確認してください。PidFile ディレクティブで指定したファイルには、Web サーバの起動時に制御プロセスのプロセス ID が格納されます。複数の Web サーバで PidFile ディレクティブで指定したファイルが重複した場合にも、このメッセージは出力されます。複数の Web サーバで共用していないか確認してください。

AH00099

```
could not create aa....aa
```

aa....aa

プロセス ID 格納ファイル名

説明

プロセス ID 格納ファイルを作成できませんでした。

Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

PidFile ディレクティブで指定したファイルをこのメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00100

```
aa....aa: could not log pid to file bb....bb
```

aa....aa

コマンド名

bb....bb

プロセス ID 格納ファイル名

説明

プロセス ID 格納ファイルへのプロセス ID の記録に失敗しました。Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージのほかに出力されているメッセージのエラーの原因について見直してください。

AH00101

```
Invalid PID file path aa....aa, ignoring.
```

aa....aa

プロセス ID 格納ファイル名

説明

プロセス ID 格納ファイル名が不正です。Web サーバは起動処理を続行します。

エラーレベル: crit

対処

PidFile ディレクティブをこのメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00103

```
piped_log_spawn: unable to setup child process 'aa....aa'
```

aa....aa

ログ出力プログラム

説明

ログを出力するためのプロセスの属性初期設定ができませんでした。ログ出力用のプロセス生成処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00104

```
unable to start piped log program 'aa....aa'
```

aa....aa

ログ出力プログラム

説明

ログ出力プログラムによるログ出力を開始できませんでした。ログ出力用のプロセス生成処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00106

```
piped log program 'aa....aa' failed unexpectedly
```

aa....aa

ログ出力プログラム

説明

ログ出力プログラムに予期しないエラーが発生しました。ログ出力用のプロセスを再生成します。

エラーレベル:なし

AH00107

```
piped_log_maintenance: unable to respawn 'aa....aa'
```

aa....aa

ログ出力プログラム

説明

ログ出力用のプロセス再生成処理に失敗しました。ログ出力用のプロセス生成処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00112

```
Warning: DocumentRoot [aa....aa] does not exist
```

aa....aa

ディレクトリー名

説明

DocumentRoot ディレクティブで指定されたディレクトリーが見つかりません。Web サーバは起動処理を続行します。

エラーレベル:なし

対処

<VirtualHost>ブロック内で指定した DocumentRoot ディレクティブについて見直してください。

AH00113

```
aa....aa:bb....bb cannot use a full URL in a 401 ErrorDocument directive --- ignoring!
```

aa....aa

ファイル名

bb....bb

行番号

説明

ErrorDocument ディレクティブでエラーステータスコードに 401 を指定したときにはフル URL 指定はできません。

エラーレベル: notice

対処

エラーステータスコードに 401 を指定したときは、テキストまたはローカル URL を指定してください。

AH00114

Useless use of AllowOverride in line *aa....aa* of *bb....bb*.

aa....aa

行番号

bb....bb

ファイル名

説明

<Location>または<Files>ブロック内では AllowOverride ディレクティブは指定できません。Web サーバは起動処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

<Location>または<Files>ブロック内の AllowOverride ディレクティブを削除してください。

AH00117

Ignoring deprecated use of DefaultType in line *aa....aa* of *bb....bb*.

aa....aa

行番号

bb....bb

ファイル名

説明

DefaultType ディレクティブは使用できません。

エラーレベル: warn

対処

DefaultType ディレクティブを削除してください。

AH00124

Request exceeded the limit of *aa....aa* internal redirects due to probable configuration error. Use 'LimitInternalRecursion' to increase the limit if necessary. Use 'LogLevel debug' to get a backtrace.

aa....aa

制限値

説明

リクエストの内部リダイレクトの回数が、制限値(10)に達しました。

ステータスコード「500 Internal Server Error」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

内部リダイレクトが不要に繰り返されないように、設定を確認してください。

AH00125

Request exceeded the limit of *aa....aa* subrequest nesting levels due to probable configuration error. Use 'LimitInternalRecursion' to increase the limit if necessary. Use 'LogLevel debug' to get a backtrace.

aa....aa

制限値

説明

リクエストのサブリクエストのネスト回数が制限値(10)に達しました。

ステータスコード「500 Internal Server Error」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

サブリクエストが不要に繰り返されないように、設定を確認してください。

AH00126

Invalid URI in request *aa....aa*

aa....aa

リクエスト

説明

リクエスト中の URI が不正です。

ステータスコード「400 Bad Request」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

リクエスト中の URI を見直してください。

AH00128

File does not exist: *aa....aa*

aa....aa

ファイル名

説明

要求したファイルが見つかりません。

ステータスコード「404 Not Found」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: info

対処

要求したファイル名について見直してください。

AH00129

```
Attempt to serve directory: aa....aa
```

aa....aa

ディレクトリー名

説明

ディレクトリー名への要求はできません。

ステータスコード「404 Not Found」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: info

対処

リクエスト中の URI を見直してください。

AH00130

```
File does not exist: aa....aa
```

aa....aa

ファイル名

説明

要求したファイルが見つかりません。

ステータスコード「404 Not Found」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: info

対処

要求したファイル名について見直してください。

AH00131

This resource does not accept the *aa....aa* method.

aa....aa

メソッド

説明

リソースに対して許可されていないメソッドでの要求でした。

ステータスコード「405 Method Not Allowed」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

リクエスト中のメソッドを見直してください。

AH00132

file permissions deny server access: *aa....aa*

aa....aa

ファイル名

説明

要求されたファイルへのアクセス権がありません。

ステータスコード「403 Forbidden」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される詳細情報について要求されたファイルを見直してください。

AH00135

Invalid method in request *aa....aa*

aa....aa

リクエストライン

説明

リクエスト中のメソッドが不正です。

ステータスコード「501 Method Not Implemented」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

リクエスト中のメソッドを見直してください。

AH00137

```
apr_socket_addr_get(APR_LOCAL)
```

説明

Web サーバのソケット情報を取得できませんでした。Web サーバはリクエスト処理を中断します。

エラーレベル: info

対処

このメッセージで出力される `getsockname()` に関する詳細情報について見直してください。

AH00138

```
apr_socket_addr_get(APR_REMOTE)
```

説明

クライアントのソケット情報を取得できませんでした。Web サーバはリクエスト処理を中断します。

エラーレベル: info

対処

このメッセージで出力される `getpeername()` に関する詳細情報について見直してください。

AH00144

```
couldn't grab the accept mutex
```

説明

accept の排他獲得処理に失敗しました。サーバプロセスを終了します。

エラーレベル: emerg

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00146

```
couldn't release the accept mutex
```

説明

accept の排他解除処理に失敗しました。サーバプロセスを終了します。

エラーレベル: emerg

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00147

```
sigaction(SIGTERM)
```

説明

SIGTERM シグナルに対するアクションの変更時にエラーが発生しました。Web サーバは起動処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

このメッセージで出力される sigaction() に関する詳細情報について見直してください。

AH00148

```
sigaction(SIGUSR2)
```


説明

SIGUSR2 シグナルに対するアクションの変更時にエラーが発生しました。Web サーバは起動処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

このメッセージで出力される sigaction()に関する詳細情報について見直してください。

AH00149

sigaction(SIGINT)

説明

SIGINT シグナルに対するアクションの変更時にエラーが発生しました。Web サーバは起動処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

このメッセージで出力される sigaction()に関する詳細情報について見直してください。

AH00150

sigaction(SIGXCPU)

説明

SIGXCPU シグナルに対するアクションの変更時にエラーが発生しました。Web サーバは起動処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

このメッセージで出力される sigaction()に関する詳細情報について見直してください。

AH00151

sigaction(SIGXFSZ)

説明

SIGXFSZ シグナルに対するアクションの変更時にエラーが発生しました。Web サーバは起動処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

このメッセージで出力される sigaction() に関する詳細情報について見直してください。

AH00152

```
sigaction(SIGPIPE)
```

説明

SIGPIPE シグナルに対するアクションの変更時にエラーが発生しました。Web サーバは起動処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

このメッセージで出力される sigaction() に関する詳細情報について見直してください。

AH00153

```
sigaction(SIGHUP)
```

説明

SIGHUP シグナルに対するアクションの変更時にエラーが発生しました。Web サーバは起動処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

このメッセージで出力される sigaction() に関する詳細情報について見直してください。

AH00154

```
sigaction(SIGUSR1)
```

説明

SIGUSR1 シグナルに対するアクションの変更時にエラーが発生しました。Web サーバは起動処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

このメッセージで出力される sigaction() に関する詳細情報について見直してください。

AH00155

```
Couldn't initialize cross-process lock in child (aa....aa) (bb....bb)
```

aa....aa

ロックファイル名

bb....bb

排他識別子名

説明

サーバプロセス間で使用する排他の初期化処理に失敗しました。サーバプロセスを終了します。

エラーレベル: emerg

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00161

```
server reached MaxRequestWorkers setting, consider raising the MaxRequestWorkers setting
```

説明

サーバプロセス数は MaxRequestWorkers ディレクティブ設定値に到達しました。MaxRequestWorkers ディレクティブを増加させることを検討してください。MaxRequestWorkers ディレクティブ指定値を超えてサーバプロセスは生成されません。

エラーレベル: error

対処

MaxRequestWorkers ディレクティブ指定値を見直してください。MinSpareServers ディレクティブで指定した数のアイドル状態のサーバプロセスを生成するためには、MaxRequestWorkers ディレクティブでの指定値を増加させる必要があります。

AH00162

```
server seems busy, (you may need to increase StartServers, or Min/MaxSpareServers),  
spawning aa....aa children, there are bb....bb idle, and cc....cc total children
```

aa....aa

生成予定のサーバプロセス数

bb....bb

アイドル状態のサーバプロセス数

cc....cc

全サーバプロセス数

説明

Web サーバはリクエスト処理でビジー状態です。StartServers ディレクティブ値を増加させるかまたは Min/MaxSpareServers ディレクティブ値を見直す必要があります。アイドル状態のサーバプロセス数が MinSpareServers ディレクティブで指定した数に到達するまで、1、2、4、8、16、32 個ずつ生成します。生成する数が 8 個以上になるとこのメッセージが出力されます。

エラーレベル: info

AH00163

```
aa....aa configured -- resuming normal operations
```

aa....aa

サーバ名

説明

Web サーバの起動が開始されました。

エラーレベル: notice

AH00164

```
Server built: aa....aa
```

aa....aa

Web サーバの構築された時刻

説明

起動された Web サーバの構築時刻を示します。

エラーレベル: notice

AH00167

```
long lost child came home! (pid aa....aa)
```

aa....aa

プロセス ID

説明

制御プロセスはスコアボードファイルを使用してサーバプロセスの状態を管理しています。graceful による再起動後に、終了したプロセスが管理しているプロセスに該当しない場合、このメッセージを出力します。

エラーレベル: warn

対処

終了したプロセスが制御プロセスの監視対象外である原因について見直してください。サーバプロセスは制御プロセスの監視対象であり、サーバプロセスに対してこのメッセージが出力された場合には、何らかの原因でサーバプロセスが監視対象から外れたことになります。

AH00168

```
killpg SIGTERM
```

説明

Web サーバを終了させるために、制御プロセスは killpg()関数によってサーバプロセスに対してシグナル SIGTERM を送信しましたが、エラーが発生しました。制御プロセスは、数秒後にサーバプロセスそれぞれに対して SIGTERM シグナルを送信し、サーバプロセス終了処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

このメッセージで出力される killpg()に関する詳細情報について見直してください。

AH00169

```
caught SIGTERM, shutting down
```

説明

SIGTERM シグナルを受信したため、Web サーバを停止しました。

エラーレベル: notice

AH00171

```
Graceful restart requested, doing restart
```

説明

Web サーバに対して graceful による再起動が要求されました。再起動処理を開始します。

エラーレベル: notice

AH00172

```
killpg SIGHUP
```

説明

Web サーバを再起動させるために、制御プロセスは killpg()関数によってサーバプロセスに対してシグナル SIGHUP を送信しましたが、エラーが発生しました。制御プロセスは、数秒後にそれぞれのサーバプロセスに対して SIGTERM シグナルを送信し、サーバプロセス終了処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

このメッセージで出力される killpg()に関する詳細情報について見直してください。

AH00173

```
SIGHUP received. Attempting to restart
```

説明

Web サーバはシグナル SIGHUP による再起動要求を受信しました。Web サーバは再起動処理を開始します。

エラーレベル: notice

AH00180

```
WARNING: MaxRequestWorkers of aa....aa exceeds compile time limit of  
bb....bb servers, decreasing MaxRequestWorkers to bb....bb.
```

aa....aa

ディレクティブ値

bb....bb

上限値

説明

MaxRequestWorkers ディレクティブ値が上限値を超えています。Web サーバは MaxRequestWorkers ディレクティブ値に上限値を設定して、起動処理を続行します。

エラーレベル:なし

対処

MaxRequestWorkers ディレクティブ値を見直してください。

AH00264

```
sigaction(SIGTERM)
```

説明

SIGTERM シグナルに対するアクションの変更時にエラーが発生しました。Web サーバは起動処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

このメッセージで出力される sigaction()に関する詳細情報について見直してください。

AH00265

```
sigaction(SIGUSR2)
```

説明

SIGUSR2 シグナルに対するアクションの変更時にエラーが発生しました。Web サーバは起動処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

このメッセージで出力される sigaction()に関する詳細情報について見直してください。

AH00266

```
sigaction(SIGINT)
```

説明

SIGINT シグナルに対するアクションの変更時にエラーが発生しました。Web サーバは起動処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

このメッセージで出力される sigaction()に関する詳細情報について見直してください。

AH00267

```
sigaction(SIGXCPU)
```

説明

SIGXCPU シグナルに対するアクションの変更時にエラーが発生しました。Web サーバは起動処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

このメッセージで出力される sigaction()に関する詳細情報について見直してください。

AH00268

```
sigaction(SIGXFSZ)
```

説明

SIGXFSZ シグナルに対するアクションの変更時にエラーが発生しました。Web サーバは起動処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

このメッセージで出力される sigaction()に関する詳細情報について見直してください。

AH00269

```
sigaction(SIGPIPE)
```

説明

SIGPIPE シグナルに対するアクションの変更時にエラーが発生しました。Web サーバは起動処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

このメッセージで出力される sigaction()に関する詳細情報について見直してください。

AH00270

```
sigaction(SIGHUP)
```

説明

SIGHUP シグナルに対するアクションの変更時にエラーが発生しました。Web サーバは起動処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

このメッセージで出力される sigaction()に関する詳細情報について見直してください。

AH00271

```
sigaction(SIGUSR1)
```

説明

SIGUSR1 シグナルに対するアクションの変更時にエラーが発生しました。Web サーバは起動処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

このメッセージで出力される sigaction()に関する詳細情報について見直してください。

AH00272

```
aa....aa failed before this child process served any requests.
```

aa....aa

apr_proc_mutex_lock または apr_proc_mutex_unlock

説明

排他の獲得処理または解放処理でエラーが発生しました。サーバプロセスを終了します。

エラーレベル: emerg

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00273

```
aa....aa failed. Attempting to shutdown process gracefully.
```

aa....aa

apr_proc_mutex_lock または apr_proc_mutex_unlock

説明

排他の獲得処理または解放処理でエラーが発生しました。処理中のリクエスト処理が終了したあとにサーバプロセスを終了します。

エラーレベル: emerg

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00274

```
apr_proc_mutex_unlock failed. Attempting to shutdown process gracefully.
```

説明

排他の解放処理でエラーが発生しました。処理中のリクエスト処理が終了したあとにサーバプロセスを終了します。

エラーレベル: emerg

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00275

```
apr_thread_create: unable to create listener thread
```

説明

リスナースレッドの生成に失敗しました。サーバプロセスを終了します。

エラーレベル: alert

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00277

```
apr_thread_join: unable to join listener thread
```

説明

リスナースレッドの終了を待つ処理でエラーが発生しました。サーバプロセスの終了処理を続行します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00278

```
apr_thread_join: unable to join worker thread aa....aa
```

aa....aa

スロット番号

説明

サーバスレッドの終了を待つ処理でエラーが発生しました。サーバプロセスの終了処理を続行します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00279

```
apr_thread_join: unable to join the start thread
```

説明

起動スレッドの終了を待つ処理でエラーが発生しました。サーバプロセスの終了処理を続行します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00280

```
Couldn't initialize cross-process lock in child
```

説明

サーバプロセス間で使用する排他の初期化処理に失敗しました。サーバプロセスを終了します。

エラーレベル: emerg

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00281

```
Couldn't initialize signal thread
```

説明

スレッドのシグナルマスクの設定に失敗しました。サーバプロセスを終了します。

エラーレベル: emerg

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00282

```
apr_thread_create: unable to create worker thread
```

説明

起動スレッドの生成に失敗しました。サーバプロセスを終了します。

エラーレベル: alert

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00283

```
fork: Unable to fork new process
```

説明

サーバプロセスの生成に失敗しました。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00286

```
server reached MaxRequestWorkers setting, consider raising the MaxRequestWorkers setting
```

説明

MaxRequestWorkers ディレクティブ値のサーバスレッドすべてがリクエスト処理中になりました。MaxRequestWorkers ディレクティブを増加させることを検討してください。サーバスレッド数がMaxRequestWorkers ディレクティブ指定値を超えるサーバプロセスの生成はしません。

エラーレベル: error

対処

MaxRequestWorkers ディレクティブ指定値を見直してください。

AH00287

```
server is within MinSpareThreads of MaxRequestWorkers, consider raising the  
MaxRequestWorkers setting
```

説明

アイドル状態のサーバスレッド数が MinSpareThreads ディレクティブ値未満になりました。

エラーレベル: error

対処

MaxRequestWorkers または MinSpareThreads ディレクティブ指定値を見直してください。

AH00289

```
server seems busy, (you may need to increase StartServers, ThreadsPerChild or Min/  
MaxSpareThreads), spawning aa....aa children, there are around bb....bb idle threads, and  
cc....cc total children
```

aa....aa

生成予定のサーバプロセス数

bb....bb

アイドル状態のサーバスレッド数

cc....cc

全サーバプロセス数

説明

Web サーバはリクエスト処理でビジー状態です。StartServers、ThreadsPerChild、MinSpareThreads、MaxSpareThreads ディレクティブ値を見直す必要があります。アイドル状態のサーバスレッド数が MinSpareThreads ディレクティブで指定した数に到達するまで、1、2、4、8、16、32 個ずつサーバプロセスを生成します。生成する数が 8 個以上になるとこのメッセージが出力されます。

エラーレベル: info

AH00291

```
long lost child came home! (pid aa....aa)
```

aa....aa

プロセス ID

説明

制御プロセスはスコアボードファイルを使用してサーバプロセスの状態を管理しています。graceful による Web サーバの再起動後に、終了したプロセスが管理しているプロセスに該当しない場合、このメッセージを出力します。

エラーレベル: warn

対処

終了したプロセスが制御プロセスの監視対象外である原因について見直してください。サーバプロセスは制御プロセスの監視対象であり、サーバプロセスに対してこのメッセージが出力された場合には、何らかの原因でサーバプロセスが監視対象から外れたことになります。

AH00292

```
aa....aa configured -- resuming normal operations
```

aa....aa

サーバ名

説明

Web サーバが起動しました。

エラーレベル: notice

AH00293

```
Server built: aa....aa
```

aa....aa

Web サーバが構築された時刻

説明

起動された Web サーバの構築時刻を示します。

エラーレベル: notice

AH00295

```
caught SIGTERM, shutting down
```

説明

SIGTERM シグナルを受信したため、Web サーバを停止しました。

エラーレベル: notice

AH00297

```
SIGUSR1 received. Doing graceful restart
```

説明

Web サーバに対して graceful による再起動が要求されました。再起動処理を開始します。

エラーレベル: notice

AH00298

SIGHUP received. Attempting to restart

説明

Web サーバはシグナル SIGHUP による再起動要求を受信しました。Web サーバは再起動処理を開始します。

エラーレベル: notice

AH00300

WARNING: ServerLimit of *aa....aa* exceeds compile-time limit of *bb....bb* servers, decreasing to *bb....bb*.

aa....aa

ServerLimit ディレクティブ値

bb....bb

ServerLimit ディレクティブの上限値

説明

ServerLimit ディレクティブ値が上限値を超えています。Web サーバは ServerLimit ディレクティブ値に上限値を設定して、起動処理を続行します。

エラーレベル:なし

対処

ServerLimit ディレクティブ値を見直してください。

AH00301

ServerLimit of *aa....aa* exceeds compile-time limit of *bb....bb*, decreasing to match

aa....aa

ServerLimit ディレクティブ値

bb....bb

ServerLimit ディレクティブの上限値

説明

ServerLimit ディレクティブ値が上限値を超えています。Web サーバは ServerLimit ディレクティブ値に上限値を設定して、処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

ServerLimit ディレクティブ値を見直してください。

AH00304

```
changing ServerLimit to aa....aa from original value of bb....bb not allowed during restart
```

aa....aa

再起動時の ServerLimit ディレクティブ指定値

bb....bb

起動時の ServerLimit ディレクティブ指定値

説明

Web サーバの再起動で ServerLimit ディレクティブ値を変更することはできません。Web サーバは ServerLimit ディレクティブ値に起動時の ServerLimit ディレクティブ指定値を設定して、処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

ServerLimit ディレクティブの変更が必要な場合、Web サーバを停止したあとに起動してください。

AH00305

```
WARNING: ThreadLimit of aa....aa exceeds compile-time limit of  
bb....bb threads, decreasing to bb....bb.
```

aa....aa

ThreadLimit ディレクティブ指定値

bb....bb

ThreadLimit ディレクティブの上限値

説明

ThreadLimit ディレクティブ値が上限値を超えています。Web サーバは ThreadLimit ディレクティブ値に上限値を設定して、起動処理を続行します。

エラーレベル:なし

対処

ThreadLimit ディレクティブ値を見直してください。

AH00306

ThreadLimit of *aa....aa* exceeds compile-time limit of *bb....bb*, decreasing to match

aa....aa

ThreadLimit ディレクティブ指定値

bb....bb

ThreadLimit ディレクティブの上限値

説明

ThreadLimit ディレクティブ値が上限値を超えています。Web サーバは ThreadLimit ディレクティブ値に上限値を設定して、処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

ThreadLimit ディレクティブ値を見直してください。

AH00309

changing ThreadLimit to *aa....aa* from original value of *bb....bb* not allowed during restart

aa....aa

再起動時の ThreadLimit ディレクティブ指定値

bb....bb

起動時の ThreadLimit ディレクティブ指定値

説明

Web サーバの再起動で ThreadLimit ディレクティブ値を変更することはできません。Web サーバは ThreadLimit ディレクティブ値に起動時の ThreadLimit ディレクティブ指定値を設定して、処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

ThreadLimit ディレクティブの変更が必要な場合、Web サーバを停止したあとに起動してください。

AH00310

```
WARNING: ThreadsPerChild of aa....aa exceeds ThreadLimit of
bb....bb threads, decreasing to bb....bb.
To increase, please see the ThreadLimit directive.
```

aa....aa

ThreadsPerChild ディレクティブ指定値

bb....bb

ThreadLimit ディレクティブ指定値

説明

ThreadsPerChild ディレクティブ値が ThreadLimit ディレクティブ値を超えています。Web サーバは ThreadsPerChild ディレクティブ値に ThreadLimit ディレクティブ値を設定して、起動処理を続行します。

エラーレベル:なし

対処

ThreadsPerChild ディレクティブ値を増やす必要がある場合、ThreadLimit ディレクティブ値も変更してください。

AH00311

```
ThreadsPerChild of aa....aa exceeds ThreadLimit of bb....bb, decreasing to match
```

aa....aa

ThreadsPerChild ディレクティブ指定値

bb....bb

ThreadLimit ディレクティブ指定値

説明

ThreadsPerChild ディレクティブ値が ThreadLimit ディレクティブ値を超えています。Web サーバは ThreadsPerChild ディレクティブ値に ThreadLimit ディレクティブ値を設定して、処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

ThreadsPerChild ディレクティブ値を増やす必要がある場合、ThreadLimit ディレクティブ値も変更してください。

AH00314

WARNING: MaxRequestWorkers of *aa....aa* is less than ThreadsPerChild of *bb....bb*, increasing to *bb....bb*. MaxRequestWorkers must be at least as large as the number of threads in a single server.

aa....aa

MaxRequestWorkers ディレクティブ指定値

bb....bb

ThreadsPerChild ディレクティブ指定値

説明

MaxRequestWorkers ディレクティブ値が ThreadsPerChild ディレクティブ値よりも小さいです。Web サーバは MaxRequestWorkers ディレクティブ値に ThreadsPerChild ディレクティブ値を設定して、起動処理を続行します。MaxRequestWorkers ディレクティブは 1 つのサーバプロセスに属するサーバスレッド数と少なくとも同じ大きさである必要があります。

エラーレベル:なし

対処

MaxRequestWorkers ディレクティブ値を見直してください。

AH00315

MaxRequestWorkers of *aa....aa* is less than ThreadsPerChild of *bb....bb*, increasing to match

aa....aa

MaxRequestWorkers ディレクティブ指定値

bb....bb

ThreadsPerChild ディレクティブ指定値

説明

MaxRequestWorkers ディレクティブ値が ThreadsPerChild ディレクティブ値よりも小さいです。Web サーバは MaxRequestWorkers ディレクティブ値に ThreadsPerChild ディレクティブ値を設定して、処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

MaxRequestWorkers ディレクティブ値を見直してください。

AH00316

WARNING: MaxRequestWorkers of *aa....aa* is not an integer multiple of ThreadsPerChild of *bb....bb*, decreasing to nearest multiple *cc....cc*, for a maximum of *dd....dd* servers.

aa....aa

MaxRequestWorkers ディレクティブ指定値

bb....bb

ThreadsPerChild ディレクティブ指定値

cc....cc

最大同時接続数

dd....dd

最大サーバプロセス数

説明

MaxRequestWorkers ディレクティブ値が ThreadsPerChild ディレクティブ値の整数倍ではありません。Web サーバは ThreadsPerChild ディレクティブ値の整数倍に減少させた値を MaxRequestWorkers ディレクティブ値に設定して、起動処理を続行します。

エラーレベル:なし

対処

MaxRequestWorkers ディレクティブ値を見直してください。

AH00317

MaxRequestWorkers of *aa....aa* is not an integer multiple of ThreadsPerChild of *bb....bb*, decreasing to nearest multiple *cc....cc*

aa....aa

MaxRequestWorkers ディレクティブ指定値

bb....bb

ThreadsPerChild ディレクティブ指定値

cc....cc

最大同時接続数

説明

MaxRequestWorkers ディレクティブ値が ThreadsPerChild ディレクティブ値の整数倍ではありません。Web サーバは ThreadsPerChild ディレクティブ値の整数倍に減少させた値を MaxRequestWorkers ディレクティブ値に設定して、処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

MaxRequestWorkers ディレクティブ値を見直してください。

AH00318

WARNING: MaxRequestWorkers of *aa....aa* would require *bb....bb* servers and would exceed ServerLimit of *cc....cc*, decreasing to *dd....dd*.
To increase, please see the ServerLimit directive.

aa....aa

MaxRequestWorkers ディレクティブ指定値

bb....bb

最大サーバプロセス数

cc....cc

ServerLimit ディレクティブ値

dd....dd

最大同時接続数

説明

MaxRequestWorkers および ThreadsPerChild ディレクティブから求める最大サーバプロセス数が ServerLimit ディレクティブ値を超えています。Web サーバは最大同時接続数に ServerLimit ディレクティブ値×ThreadsPerChild ディレクティブ値を設定して、起動処理を続行します。

エラーレベル:なし

対処

ServerLimit ディレクティブ値を見直してください。

AH00319

MaxRequestWorkers of *aa....aa* would require *bb....bb* servers and exceed ServerLimit of *cc....cc*, decreasing to *dd....dd*

aa....aa

MaxRequestWorkers ディレクティブ指定値

bb....bb

最大サーバプロセス数

cc....cc

ServerLimit ディレクティブ値

dd....dd

最大同時接続数

説明

MaxRequestWorkers および ThreadsPerChild ディレクティブから求める最大サーバプロセス数が ServerLimit ディレクティブ値を超えています。Web サーバは最大同時接続数に ServerLimit ディレクティブ値×ThreadsPerChild ディレクティブ値を設定して、処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

ServerLimit ディレクティブ値を見直してください。

AH00344

accept() failed.

説明

accept()関数でエラーが発生しました。リクエスト受付処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

このメッセージで出力される accept()に関する詳細情報について見直してください。

AH00346

```
getsockname failed
```

説明

getsockname()に失敗しました。サーバスレッドはリクエスト待ち状態となります。

エラーレベル: warn

対処

このメッセージで出力される getsockname()に関する詳細情報について見直してください。

AH00347

```
getpeername failed
```

説明

getpeername()に失敗しました。サーバスレッドはクライアントのソケット情報を設定しないで、リクエスト処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

このメッセージで出力される getpeername()に関する詳細情報について見直してください。

AH00348

```
Child: Accept thread exiting.
```

説明

リクエスト受付スレッドを終了します。

エラーレベル: info

AH00350

Child: Failed to create a max_requests event.

説明

サーバプロセスは最大リクエスト数のためのイベント生成に失敗しました。サーバプロセスを終了します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される CreateEvent()に関する詳細情報について見直してください。

AH00351

Child: Failed to acquire the start_mutex. Process will exit.

説明

サーバプロセス排他用のロック獲得に失敗しました。サーバプロセスを終了します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される WaitForSingleObject に関する詳細情報について見直してください。

AH00353

Child: Failed to create a qwait event.

説明

サーバプロセスはキュー操作のためのイベント生成に失敗しました。サーバプロセスを終了します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される CreateEvent()に関する詳細情報について見直してください。

AH00354

```
Child: Starting aa....aa worker threads.
```

aa....aa

スレッド数

説明

スレッド数に示す数のサーバスレッドの生成を開始します。

エラーレベル: notice

AH00355

```
Child: CreateThread failed. Unable to create all worker threads. Created aa....aa of the bb....bb threads requested with the ThreadsPerChild configuration directive.
```

aa....aa

生成したスレッド数

bb....bb

ディレクティブ値

説明

ThreadsPerChild ディレクティブに指定された数のサーバスレッド生成中に、スレッド生成に失敗しました。サーバプロセスは制御プロセスに対して、Web サーバの停止を要求します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される CreateThread()に関する詳細情報について見直してください。

AH00356

```
Child: WAIT_FAILED -- shutting down server
```

説明

サーバプロセスは終了、計画停止または最大リクエスト数のイベント待ちに失敗しました。サーバプロセスを終了します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される WaitForMultipleObjects()に関する詳細情報について見直してください。

AH00360

Child: Failure releasing the start mutex

説明

サーバプロセス排他用のロック解放に失敗しました。サーバプロセスは終了処理を続行します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される ReleaseMutex()に関する詳細情報について見直してください。

AH00362

Child: Waiting *aa....aa* more seconds for *bb....bb* worker threads to finish.

aa....aa

サーバスレッド終了を待つ残り秒数

bb....bb

生存中のサーバスレッド数

説明

サーバプロセスは残り秒数だけサーバスレッドの終了を待ちます。

エラーレベル: notice

AH00363

Child: Terminating *aa....aa* threads that failed to exit.

aa....aa

未終了のサーバスレッド数

説明

終了しないサーバスレッドを強制的に終了させます。

エラーレベル: notice

AH00364

Child: All worker threads have exited.

説明

すべてのサーバスレッドが終了しました。

エラーレベル: notice

AH00365

Failure registering service handler

説明

サービス制御マネージャーへのサービス制御要求処理関数の登録に失敗しました。サービスの起動処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される RegisterServiceCtrlHandler()に関する詳細情報について見直してください。

AH00366

Error starting service control dispatcher

説明

サービス制御マネージャーへのサービス制御ディスパッチャースレッドの設定に失敗しました。サービスの起動処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される StartServiceCtrlDispatcher()に関する詳細情報について見直してください。

AH00367

No ConfigArgs registered for *aa....aa*, perhaps this service is not installed?

aa....aa

サービス名称

説明

サービス名称に示すサービスのレジストリーエントリー ConfigArgs がありません。Web サーバは起動処理を続行します。

エラーレベル: info

対処

サービスがインストールされているか確認してください。

AH00382

OpenEvent on *aa....aa* event

aa....aa

イベント名称

説明

イベントのオープンに失敗しました。Web サーバは停止、再起動処理を中断します。

エラーレベル: emerg

対処

このメッセージで出力される OpenEvent()に関する詳細情報について見直してください。

AH00383

SetEvent on *aa....aa* event

aa....aa

イベント名称

説明

イベントの通知に失敗しました。Web サーバは停止、再起動処理を中断します。

エラーレベル: emerg

対処

このメッセージで出力される SetEvent()に関する詳細情報について見直してください。

AH00384

Child: Unable to retrieve the ready event from the parent

説明

サーバプロセスの開始イベントハンドルを制御プロセスから取得できませんでした。サーバプロセスを終了します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される ReadFile()に関する詳細情報について見直してください。

AH00385

Child: Unable to retrieve the exit event from the parent

説明

サーバプロセスの終了イベントハンドルを制御プロセスから取得できませんでした。サーバプロセスを終了します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される ReadFile()に関する詳細情報について見直してください。

AH00386

Child: Unable to retrieve the start_mutex from the parent

説明

排他用のハンドラーを制御プロセスから取得できませんでした。サーバプロセスを終了します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される ReadFile()に関する詳細情報について見直してください。

AH00387

Child: Unable to access the start_mutex from the parent

説明

排他用のハンドラーにアクセスできませんでした。サーバプロセスを終了します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00388

Child: Unable to retrieve the scoreboard from the parent

説明

スコアボード用のハンドラーを制御プロセスから取得できませんでした。サーバプロセスを終了します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される ReadFile()に関する詳細情報について見直してください。

AH00389

Child: Unable to access the scoreboard from the parent

説明

スコアボードにアクセスできませんでした。サーバプロセスを終了します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される MapViewOfFile()に関する詳細情報について見直してください。

AH00390

Child: Unable to reopen the scoreboard from the parent

説明

スコアボードをオープンできませんでした。サーバプロセスを終了します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00392

Parent: Unable to duplicate the ready event handle for the child

説明

サーバプロセスの開始イベントハンドルを複製できませんでした。Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される DuplicateHandle()に関する詳細情報について見直してください。

AH00393

Parent: Unable to send the ready event handle to the child

説明

サーバプロセスに開始イベントハンドルを送信できませんでした。Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00394

Parent: Unable to duplicate the exit event handle for the child

説明

サーバプロセスの終了イベントハンドルを複製できませんでした。Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される DuplicateHandle()に関する詳細情報について見直してください。

AH00395

Parent: Unable to send the exit event handle to the child

説明

サーバプロセスに終了イベントハンドルを送信できませんでした。Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00397

Parent: Unable to duplicate the start mutex to the child

説明

排他用のハンドルを複製できませんでした。Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される DuplicateHandle()に関する詳細情報について見直してください。

AH00398

Parent: Unable to send the start mutex to the child

説明

サーバプロセスに排他用のハンドルを送信できませんでした。Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00400

Parent: Unable to duplicate the scoreboard handle to the child

説明

スコアボード用のハンドルを複製できませんでした。Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される DuplicateHandle()に関する詳細情報について見直してください。

AH00401

Parent: Unable to send the scoreboard handle to the child

説明

サーバプロセスにスコアボード用のハンドルを送信できませんでした。Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00404

Child: Unable to read socket data from parent

説明

制御プロセスからのソケットデータを読み込めません。サーバプロセスを終了します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される ReadFile() に関する詳細情報について見直してください。

AH00405

Child: WSASocket failed to open the inherited socket

説明

継承したソケットのオープンに失敗しました。サーバプロセスを終了します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される WSASocket() に関する詳細情報について見直してください。

AH00406

Child: SetHandleInformation failed

説明

オブジェクトハンドルのプロパティ設定に失敗しました。サーバプロセスは初期化処理を続行します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される SetHandleInformation()に関する詳細情報について見直してください。

AH00409

Parent: WSADuplicateSocket failed for socket *aa....aa*.

aa....aa

fd 番号

説明

制御プロセスはソケットの複製に失敗しました。サーバプロセス生成処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される WSADuplicateSocket()に関する詳細情報について見直してください。

AH00410

Parent: Unable to write duplicated socket *aa....aa* to the child.

aa....aa

fd 番号

説明

制御プロセスは複製したソケットのサーバプロセスへの書き込みに失敗しました。サーバプロセス生成処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00412

```
Parent: Failed to get the current path
```

説明

カレントパス情報の取得に失敗しました。Web サーバは起動処理を続行します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00413

```
Parent: Failed to get full path of aa....aa
```

aa....aa

起動コマンド

説明

起動コマンドの絶対パス取得に失敗しました。Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00414

```
Parent: Unable to create child stdin pipe.
```

説明

サーバプロセスに情報を送信するためのパイプ生成に失敗しました。サーバプロセス生成処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00415

Parent: Could not create ready event for child process

説明

サーバプロセスの開始イベント生成に失敗しました。サーバプロセス生成処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される CreateEvent()に関する詳細情報について見直してください。

AH00416

Parent: Could not create exit event for child process

説明

サーバプロセスの終了イベント生成に失敗しました。サーバプロセス生成処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される CreateEvent()に関する詳細情報について見直してください。

AH00417

Parent: Failed to create the child process.

説明

サーバプロセスの生成に失敗しました。サーバプロセス生成処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00418

```
Parent: Created child process aa....aa
```

aa....aa

プロセス ID

説明

サーバプロセスを生成しました。

エラーレベル: notice

AH00419

```
master_main: create child process failed. Exiting.
```

説明

制御プロセスはサーバプロセスの生成に失敗しました。Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00420

```
master_main: WaitForMultipleObjects WAIT_FAILED -- doing server shutdown
```

説明

制御プロセスは停止、計画停止または再起動のイベント待ちに失敗しました。Web サーバは終了します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される WaitForMultipleObjects() に関する詳細情報について見直してください。

AH00421

```
master_main: WaitForMultipleObjects with INFINITE wait exited with WAIT_TIMEOUT
```

説明

制御プロセスは停止、計画停止または再起動のイベント待ち中に、INFINITE 指定にしているのにタイムアウトが発生しました。Web サーバは終了します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される WaitForMultipleObjects() に関する詳細情報について見直してください。

AH00422

```
Parent: Received shutdown signal -- Shutting down the server.
```

説明

制御プロセスに停止イベントが通知されました。Web サーバは停止処理を開始します。

エラーレベル: notice

AH00423

```
ResetEvent(shutdown_event)
```

説明

制御プロセスは停止イベントの解除に失敗しました。Web サーバは停止処理を続行します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される ResetEvent() に関する詳細情報について見直してください。

AH00424

```
Parent: Received restart signal -- Restarting the server.
```

説明

制御プロセスに再起動イベントが通知されました。Web サーバは再起動処理を開始します。

エラーレベル: notice

AH00425

```
Parent: ResetEvent(restart_event) failed.
```

説明

制御プロセスは再起動イベントの解除に失敗しました。Web サーバは再起動処理を続行します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される ResetEvent() に関する詳細情報について見直してください。

AH00426

```
Parent: SetEvent for child process event aa....aa failed.
```

aa....aa

ハンドル番号

説明

制御プロセスはサーバプロセスの停止イベントの設定に失敗しました。Web サーバは再起動処理を続行します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される SetEvent() に関する詳細情報について見直してください。

AH00427

```
Parent: child process aa....aa exited with status bb....bb -- Aborting.
```

aa....aa

プロセス ID

bb....bb

終了コード

説明

サーバプロセスは終了コードで終了しました。Web サーバは停止処理を開始します。

エラーレベル: error

対処

終了コードが示す原因について、見直してください。

AH00428

Parent: child process *aa....aa* exited with status *bb....bb* -- Restarting.

aa....aa

プロセス ID

bb....bb

終了コード

説明

サーバプロセスは終了コードで終了しました。Web サーバは再起動処理を開始します。

エラーレベル: notice

AH00429

Parent: SetEvent for child process event *aa....aa* failed

aa....aa

ハンドル番号

説明

制御プロセスはサーバプロセスの停止イベントの設定に失敗しました。Web サーバは停止処理を続行します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される SetEvent()に関する詳細情報について見直してください。

AH00430

Parent: Child process *aa....aa* exited successfully.

aa....aa

プロセス ID

説明

サーバプロセスは正常に終了しました。Web サーバは停止処理を続行します。

エラーレベル: notice

AH00431

Parent: Forcing termination of child process *aa....aa*

aa....aa

プロセス ID

説明

制御プロセスが設定した停止イベントで終了しないサーバプロセスを強制的に終了させます。Web サーバは停止処理を続行します。

エラーレベル: notice

対処

サーバプロセスが終了しない要因を見直してください。

AH00432

Failed to get the full path of *aa....aa*

aa....aa

起動コマンド

説明

起動コマンドの絶対パス取得に失敗しました。Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00433

```
aa....aa: Service is already installed.
```

aa....aa

サービス名称

説明

すでにインストールされているサービスをインストールしようとした。Web サーバはサービスインストール処理を中止します。

エラーレベル: error

対処

サービスを確認してください。

AH00434

```
Using ConfigArgs of the installed service "aa....aa".
```

aa....aa

サービス名称

説明

サービス名称で示すサービスのレジストリーエントリー ConfigArgs を起動オプションに使用します。

エラーレベル: info

AH00435

No installed ConfigArgs for the service "*aa....aa*", using Server defaults.

aa....aa

サービス名称

説明

サービス名称で示すサービスのレジストリーエントリー ConfigArgs の内容を取得できないため、デフォルトで起動します。Web サーバは起動処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

サービス名称のレジストリーキー下に、レジストリーエントリー ConfigArgs があるかを確認してください。

AH00436

No installed service named "*aa....aa*".

aa....aa

サービス名称

説明

インストールされていないサービスを指定しました。Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

サービスを確認してください。

AH00437

No installed service named "*aa....aa*".

aa....aa

サービス名称

説明

インストールされていないサービスを指定しました。Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

サービスを確認してください。

AH00438

aa....aa: Unable to start the service manager.

aa....aa

サービス名称

説明

サービス起動に失敗しました。Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00446

WARNING: ThreadsPerChild of *aa....aa* not allowed, increasing to 1.

aa....aa

指定値

説明

ThreadsPerChild ディレクティブに不正な値が指定されています。Web サーバは ThreadsPerChild ディレクティブ値に 1 を設定して、起動処理を続行します。

エラーレベル:なし

対処

ThreadsPerChild ディレクティブ値を見直してください。

AH00448

Parent: Cannot create shutdown event *aa....aa*

aa....aa

イベント名称

説明

制御プロセスは停止のためのイベント生成に失敗しました。Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される CreateEvent()に関する詳細情報について見直してください。

AH00449

Parent: Cannot create restart event *aa....aa*

aa....aa

イベント名称

説明

制御プロセスは再起動のためのイベント生成に失敗しました。Web サーバは再起動処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される CreateEvent()に関する詳細情報について見直してください。

AH00450

aa....aa: Unable to create the start_mutex.

aa....aa

サービス名称

説明

排他用のハンドラー生成に失敗しました。Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される CreateMutexW()に関する詳細情報について見直してください。

AH00451

```
no listening sockets available, shutting down
```

説明

listen 状態のソケットがありません。Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

Listen ディレクティブについて、ソケット生成が失敗する原因がないか見直してください。

AH00455

```
aa....aa configured -- resuming normal operations
```

aa....aa

サーバ名

説明

Web サーバの起動が開始されました。

エラーレベル: notice

AH00456

```
Server built: aa....aa
```

aa....aa

Web サーバの構築された時刻

説明

起動された Web サーバの構築時刻を示します。

エラーレベル: notice

AH00526

```
Syntax error on line aa....aa of bb....bb:  
cc....cc
```

aa....aa

行番号

bb....bb

ファイル名

cc....cc

エラーメッセージ

説明

ファイル名、行番号に示す位置に構文エラーがあります。Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

構文エラーとなった行をエラーメッセージについて見直してください。

AH00529

```
aa....aa pcfg_openfile: unable to check htaccess file, ensure it is readable and that 'bb....bb' is  
executable
```

aa....aa

アクセスコントロールファイル名

bb....bb

ファイル名

説明

アクセスコントロールファイルを読み込めません。

ステータスコード「403 Forbidden」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される詳細情報についてアクセスコントロールファイルを見直してください。

AH00532

```
Invalid config file path aa....aa
```

aa....aa

コンフィグファイル名

説明

コンフィグファイルのパスが不正です。Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

コンフィグファイル名に示すパスについて見直してください。

AH00534

```
httpsd: Configuration error: aa....aa
```

aa....aa

No MPM loaded.、 More than one MPM loaded.、 または The MPM cannot be changed during restart.

説明

MPM モジュールのロードに関する指定にエラーがあります。Web サーバは起動または再起動処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

MPM モジュールに関する LoadModule ディレクティブを見直してください。

AH00542

```
apr_socket_opt_set: (TCP_NODELAY)
```

説明

IP プロトコルレベルのオプション TCP_NODELAY 設定時にエラーが発生しました。Web サーバは TCP_NODELAY オプションは設定しないで、起動処理を続行します。Nagle バッファリングアルゴリズムは有効です。

エラーレベル: warn

対処

このメッセージで出力される setsockopt() に関する詳細情報について見直してください。

AH00543

```
aa....aa: bad user name bb....bb
```

aa....aa

コマンド名

bb....bb

ユーザー名

説明

指定されたユーザーはシステムに登録されていません。処理を終了します。

エラーレベル:なし

対処

システムに登録されたユーザー名を指定してください。

AH00544

```
aa....aa: bad group name bb....bb
```

aa....aa

コマンド名

bb....bb

グループ名

説明

指定されたグループはシステムに登録されていません。処理を終了します。

エラーレベル:なし

対処

システムに登録されたグループ名を指定してください。

AH00547

```
Could not resolve host name aa....aa -- ignoring!
```

aa....aa

バーチャルホスト名

説明

不正なバーチャルホストを指定しているため、指定を無視します。Web サーバの起動処理を続行します。

エラーレベル: error

対処

VirtualHost ディレクティブで指定したホスト名について見直してください。

AH00549

```
Failed to resolve server name for aa....aa (check DNS) -- or specify an explicit ServerName
```

aa....aa

IP アドレス

説明

VirtualHost ディレクティブで指定したホスト名の解決処理に失敗しました。Web サーバはホスト名の解決処理に失敗したバーチャルホストについては無視して、起動処理を続行します。解決処理に失敗したバーチャルホストは、バーチャルホストとして認識されません。

エラーレベル: error

対処

VirtualHost ディレクティブで指定したホスト名について見直してください。

AH00554

Access to file *aa....aa* denied by server: not a regular file

aa....aa

ファイル名

説明

ファイルが標準ファイルではないため、ファイルへのアクセスは Web サーバによって拒否されました。Web サーバの起動処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

アクセスするファイルが標準ファイルかどうか見直してください。

AH00556

aa....aa: apr_gethostname() failed to determine ServerName

aa....aa

コマンド名

説明

gethostname()によって、ServerName を決定しようとしたましたが失敗しました。Web サーバのアドレスは 127.0.0.1 とします。

エラーレベル:なし

対処

ホスト名が取得できない原因について見直してください。

AH00558

aa....aa: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using *bb....bb*.
Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message

aa....aa

コマンド名

bb....bb

Web サーバ名称

説明

Web サーバの完全なドメイン名称を解決できなかったため、ServerName として Web サーバ名称を使用します。

エラーレベル:なし

AH00562

Request header exceeds LimitRequestFieldSize after folding: *aa....aa*

aa....aa

リクエストヘッダー名

説明

リクエストヘッダーサイズが LimitRequestFieldSize ディレクティブ値を超えています。

ステータスコード「400 Bad Request」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: info

対処

リクエストヘッダーサイズが LimitRequestFieldSize ディレクティブ値を超えていないかを見直してください。

AH00563

Number of request headers exceeds LimitRequestFields

説明

リクエストヘッダー数が LimitRequestFields ディレクティブ値を超えています。

ステータスコード「400 Bad Request」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: info

対処

リクエストヘッダー数が LimitRequestFields ディレクティブ値を超えていないかを見直してください。

AH00564

Request header field is missing ':' separator: *aa....aa*

aa....aa

リクエストヘッダー名

説明

リクエストヘッダーにセパレーターである「:」がありませんでした。

ステータスコード「400 Bad Request」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: info

対処

リクエストヘッダーを見直してください。

AH00565

request failed: client's request-line exceeds LimitRequestLine (longer than *aa....aa*)

aa....aa

LimitRequestLine ディレクティブ値

説明

リクエストラインの長さが LimitRequestLine ディレクティブ値を超えています。

ステータスコード「414 Request-URI Too Large」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: info

対処

リクエストライン（メソッド、問い合わせ文字列などを含む URI、HTTP バージョン）で指定した文字列が LimitRequestLine ディレクティブ値を超えていないか見直してください。

AH00567

request failed: error reading the headers

説明

リクエストヘッダー読み込み時にエラーが発生しました。

ステータスコード「400 Bad Request」または「408 Request Time-out」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: info

対処

リクエストヘッダーとして誤ったものを指定していないか、またはサーバが指定する上限値を超えていないかを見直してください。

AH00568

```
client sent invalid HTTP/0.9 request: HEAD aa....aa
```

aa....aa

リクエスト URI 値

説明

クライアントは不当な HTTP/0.9 リクエスト (HEAD リクエスト URI 値) を送付したため、リクエスト処理を続行できません。

ステータスコード「400 Bad Request」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: info

対処

HEAD メソッドでのリクエストは HTTP プロトコル 1.0 以降で有効です。HTTP プロトコル文字列を含まないで、HEAD メソッドによるリクエストをしていないか確認してください。

AH00569

```
client sent HTTP/1.1 request without hostname (see RFC2616 section 14.23): aa....aa
```

aa....aa

リクエスト URI 値

説明

クライアントは HTTP/1.1 リクエストを HOST ヘッダーを付けずに送付したため、リクエスト処理を続行できません。

ステータスコード「400 Bad Request」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: info

対処

HOST ヘッダーを付けた HTTP/1.1 リクエストであるかを確認してください。

AH00571

```
need AuthType to note auth failure: aa....aa
```

aa....aa

リクエスト URI 値

説明

ユーザー認証する場合の AuthType ディレクティブで指定する認証タイプ名が指定されていません。

ステータスコード「401 Authorization Required」を返してリクエスト処理を終了します。

エラーレベル: error

対処

ユーザー認証する場合には、AuthType ディレクティブを指定してください。

AH00572

```
need AuthName: aa....aa
```

aa....aa

リクエスト URI 値

説明

ユーザー認証する場合の AuthName ディレクティブで指定する realm 名が指定されていません。

ステータスコード「500 Internal Server Error」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

ユーザー認証する場合には、AuthName ディレクティブを指定してください。

AH00573

```
client used wrong authentication scheme: aa....aa
```

aa....aa

リクエスト URI 値

説明

ユーザー認証する場合の Authorization ヘッダーの認証制御のタイプが不正です。

ステータスコード「401 Authorization Required」を返してリクエスト処理を終了します。

エラーレベル: info

対処

Authorization ヘッダーには Basic だけを指定できます。Authorization ヘッダーでの指定値を見直してください。

AH00574

```
ap_content_length_filter: apr_bucket_read() failed
```

説明

レスポンスデータの読み込み処理に失敗しました。

ステータスコード「500 Internal Server Error」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00648

```
invalid transfer log path aa....aa.
```

aa....aa

ファイル名

説明

ログファイルが不正です。Web サーバの起動処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

TransferLog ディレクティブまたは CustomLog ディレクティブの設定を見直してください。

AH00649

```
could not open transfer log file aa....aa.
```

aa....aa

ファイル名

説明

ログファイルが開けません。Web サーバの起動処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

TransferLog ディレクティブまたは CustomLog ディレクティブの設定を見直してください。

AH00652

```
File does not exist: aa....aa
```

aa....aa

ファイル名

説明

要求したファイルが見つかりません。

ステータスコード「404 Not Found」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: info

対処

要求したファイル名について見直してください。

AH00671

The *aa....aa* directive in *bb....bb* at line *cc....cc* will probably never match because it overlaps an earlier *dd....dd*.

aa....aa

ディレクティブ

bb....bb

コンフィグファイル

cc....cc

行番号

dd....dd

ディレクティブ

説明

同一の URL に適用可能なディレクティブを重複して指定しているため、後の指定は適用されません。

エラーレベル: warn

対処

表示されている行のディレクティブの設定を見直してください。

AH00674

cannot redirect '*aa....aa*' to '*bb....bb*'; target is not a valid absoluteURI or abs_path

aa....aa

リクエスト URI

bb....bb

リダイレクト先

説明

リダイレクト先にリダイレクトできません。設定されたリダイレクト先は、URL ではありません。

ステータスコード「500 Internal Server Error」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

設定されたリダイレクト先が URL となっていることを確認してください。

AH00676

```
cannot redirect 'aa....aa' to 'bb....bb'; target is not a valid absoluteURI or abs_path
```

aa....aa

リクエスト URI

bb....bb

リダイレクト先

説明

リダイレクト先にリダイレクトできません。設定されたリダイレクト先は、URL ではありません。

ステータスコード「500 Internal Server Error」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

設定されたリダイレクト先が URL となっていることを確認してください。

AH00690

```
no acceptable variant: aa....aa
```

aa....aa

ファイル名

説明

Web サーバによるコンテンツネゴシエーションの結果、クライアントが受理できるタイプがありませんでした。

ステータスコード「406 Not Acceptable」を返してリクエスト処理を終了します。

エラーレベル: error

AH00898

aa....aa returned by *bb....bb*

aa....aa

メッセージ

bb....bb

リクエスト URI

説明

メッセージで示すエラーが発生しました。

エラーレベル: error

対処

メッセージの原因について見直してください。

AH00940

aa....aa: disabled connection for (*bb....bb*)

aa....aa

スキーム名

bb....bb

転送先ホスト名

説明

転送先ホストに接続できませんでした。

エラーレベル: error

対処

ProxyPass または BalancerMember ディレクティブで指定した転送先ホストが接続できる状態であるか確認してください。

AH00952

aa....aa: error creating fam *bb....bb* socket for target *cc....cc*

aa....aa

スキーム名

bb....bb

アドレスファミリー

cc....cc

ホスト名

説明

ソケットの作成に失敗しました。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00957

```
aa....aa: attempt to connect to bb....bb:cc....cc (dd....dd) failed
```

aa....aa

スキーム名

bb....bb

IP アドレス

cc....cc

ポート番号

dd....dd

ホスト名

説明

リモートの Web サーバへの接続に失敗しました。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH00959

ap_proxy_connect_backend disabling worker for (*aa....aa*) for *bb....bbs*

aa....aa

ホスト名

bb....bb

秒数

説明

ホスト名への接続を秒数で示す間無効にします。

エラーレベル: error

2.2 AH01000 から AH01999 までのメッセージ

AH01083

```
error parsing URL aa....aa: bb....bb
```

aa....aa

URL

bb....bb

詳細情報

説明

リバースプロキシによる URL の解析中にエラーが発生しました。

ステータスコード「400 Bad Request」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

ProxyPass ディレクティブで指定している URL に関して詳細情報に示す原因について見直してください。

AH01084

```
pass request body failed to aa....aa:bb....bb (cc....cc)
```

aa....aa

IP アドレス

bb....bb

ポート番号

cc....cc

ホスト名

説明

リバースプロキシはリモートの Web サーバへのリクエストボディの送信に失敗しました。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH01087

```
client aa....aa given Content-Length did not match number of body bytes read
```

aa....aa

クライアントアドレス

説明

クライアントが送信したリクエストボディのサイズが Content-Length ヘッダー値と異なります。

ステータスコード「400 Bad Request」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

Content-Length リクエストヘッダー値が正しいかどうか見直してください。

AH01088

```
Request body is larger than the configured limit of aa....aa
```

aa....aa

LimitRequestBody ディレクティブ値

説明

LimitRequestBody ディレクティブ値よりも大きいサイズのボディを読み込みました。

ステータスコード「413 Request Entity Too Large」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

LimitRequestBody ディレクティブでの指定値を見直してください。リクエストボディサイズに上限値を設定しない場合には、0 を指定してください。

AH01089

search for temporary directory failed

説明

リバースプロキシはリクエストボディを一時的に格納するディレクトリーの検索に失敗しました。
ステータスコード「500 Internal Server Error」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。
エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH01090

creation of temporary file in directory *aa....aa* failed

aa....aa

ディレクトリー名

説明

リバースプロキシはリクエストボディを一時的に格納するファイルの作成に失敗しました。
ステータスコード「500 Internal Server Error」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。
エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH01091

write to temporary file *aa....aa* failed

aa....aa

ファイル名

説明

リバースプロキシはリクエストボディを一時的に格納するファイルへの書き込みに失敗しました。

ステータスコード「500 Internal Server Error」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH01092

```
no HTTP 0.9 request (with no host line) on incoming request and preserve host set forcing  
hostname to be aa....aa for uri bb....bb
```

aa....aa

ホスト名

bb....bb

URI

説明

クライアントから受信したリクエストヘッダーに Host ヘッダーが含まれていません。

リバースプロキシが作成した Host ヘッダーをリモートの Web サーバへ送信して処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

クライアントの設定を見直してください。

AH01093

```
aa....aa Transfer-Encoding is not supported
```

aa....aa

Transfer-Encoding ヘッダー値

説明

クライアントが送信した Transfer-Encoding ヘッダー値はサポートされていません。

ステータスコード「500 Internal Server Error」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

Transfer-Encoding ヘッダー値には chunked を指定してください。

AH01095

```
prefetch request body failed to aa....aa:bb....bb (cc....cc) from dd....dd (ee....ee)
```

aa....aa

IP アドレス

bb....bb

ポート番号

cc....cc

ホスト名

dd....dd

クライアントアドレス

ee....ee

クライアントホスト名

説明

リバースプロキシはクライアントからのリクエストボディの受信に失敗しました。

ステータスコード「400 Bad Request」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH01096

```
processing prefetched request body failed to aa....aa:bb....bb (cc....cc) from dd....dd (ee....ee)
```

aa....aa

IP アドレス

bb....bb

ポート番号

cc....cc

ホスト名

dd....dd

クライアントアドレス

ee....ee

クライアントホスト名

説明

リバースプロキシはクライアントからのリクエストボディの受信に失敗しました。

ステータスコード「500 Internal Server Error」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH01097

```
pass request body failed to aa....aa:bb....bb (cc....cc) from dd....dd (ee....ee)
```

aa....aa

IP アドレス

bb....bb

ポート番号

cc....cc

ホスト名

dd....dd

クライアントアドレス

ee....ee

クライアントホスト名

説明

リバースプロキシはリクエストボディの送信に失敗しました。

エラーレベル: error

AH01102

error reading status line from remote server *aa....aa:bb....bb*

aa....aa

ホスト名

bb....bb

ポート番号

説明

リバースプロキシはリモートの Web サーバからのステータスラインの読み込みに失敗しました。

ステータスコード「502 Bad Gateway」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH01106

bad HTTP/*aa....aa.bb....bb* header returned by *cc....cc (dd....dd)*

aa....aa

メジャーバージョン

bb....bb

マイナーバージョン

cc....cc

URI

dd....dd

メソッド

説明

リモートの Web サーバが不正な HTTP ヘッダーを送信しました。

ステータスコード「502 Bad Gateway」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: warn

対処

リモートの Web サーバの設定を見直してください。

AH01110

```
error reading response
```

説明

リバースプロキシはリモートの Web サーバからのレスポンスボディの読み込みに失敗しました。

ステータスコード「502 Bad Gateway」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH01114

```
HTTP: failed to make connection to backend: aa....aa
```

aa....aa

ホスト名

説明

リバースプロキシはリモートの Web サーバとのコネクション確立に失敗しました。

エラーレベル: error

AH01139

```
TRACE forbidden by server configuration
```

説明

TraceEnable ディレクティブの設定によって、TRACE メソッドによるリクエストを拒否します。

ステータスコード「405 Method Not Allowed」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

アクセスを許可する場合は TraceEnable ディレクティブの設定を見直してください。

AH01140

```
TRACE with request body is not allowed
```

説明

TraceEnable ディレクティブの設定によって、リクエストボディが付加されている TRACE メソッドによるリクエストを拒否します。

ステータスコード「413 Request Entity Too Large」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

アクセスを許可する場合は TraceEnable ディレクティブの設定を見直してください。

AH01144

```
No protocol handler was valid for the URL aa....aa. If you are using a DSO version of mod_proxy, make sure the proxy submodules are included in the configuration using LoadModule.
```

aa....aa

URI

説明

ProxyPass ディレクティブで指定したスキーマが不正です。

ステータスコード「500 Internal Server Error」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: warn

対処

ProxyPass ディレクティブの転送先のスキーマを見直してください。

AH01157

error parsing URL *aa....aa: bb....bb*

aa....aa

URL

bb....bb

詳細情報

説明

リバースプロキシによる URL の解析中にエラーが発生しました。

ステータスコード「400 Bad Request」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

ProxyPass ディレクティブで指定している URL に関して詳細情報に示す原因について見直してください。

AH01170

aa....aa: All workers are in error state

aa....aa

ワーカー名

説明

リクエストを転送するサーバのすべてがエラー状態となっています。

ステータスコード「503 Service Unavailable」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

転送先のサーバの状態を確認してください。

AH01171

aa....aa: No workers in balancer

aa....aa

ワーカー名

説明

リクエストを転送するサーバがありません。

ステータスコード「503 Service Unavailable」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

ProxyPass ディレクティブで指定している URL について見直してください。

AH01177

```
Failed to lookup provider 'shm' for 'slotmem': is mod_slotmem_shm loaded??
```

説明

ロードバランサーで使用する mod_slotmem_shm モジュールが見つかりませんでした。

エラーレベル: emerg

対処

LoadModule ディレクティブで mod_slotmem_shm モジュールを組み込んでいるか確認してください。

AH01222

```
don't know how to spawn child process: aa....aa
```

aa....aa

ファイル名

説明

プロセスを生成できません。

ステータスコード「500 Internal Server Error」を返してリクエスト処理を終了します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される詳細情報について、システムの状態を確認してください。

AH01223

```
couldn't spawn child process: aa....aa
```

aa....aa

ファイル名

説明

CGI プログラム用のプロセスを生成できませんでした。

ステータスコード「500 Internal Server Error」を返してリクエスト処理を終了します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される詳細情報について、システムの状態を確認してください。

AH01224

```
Timeout during reading request entity data
```

説明

クライアントからのリクエストボディの受信時にタイムアウトが発生しました。

ステータスコード「408 Request Time-out」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

タイムアウトが発生した原因について見直してください。

AH01225

```
Error reading request entity data
```

説明

クライアントからのリクエストボディの受信に失敗しました。

ステータスコード「500 Internal Server Error」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH01275

```
Can't open directory for index: aa....aa
```

aa....aa

ファイル名

説明

ディレクトリーインデックスのディレクトリーが開けません。

ステータスコード「403 Forbidden」を返してリクエスト処理を終了します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される詳細情報について、システムの状態を確認してください。

AH01276

```
Cannot serve directory aa....aa: No matching DirectoryIndex (bb...bb) found, and server-generated directory index forbidden by Options directive
```

aa....aa

ディレクトリー名

bb...bb

DirectoryIndex ディレクティブの指定値

説明

Options ディレクティブの設定によって、ディレクトリーインデックスを表示できません。

ステータスコード「403 Forbidden」を返してリクエスト処理を終了します。

エラーレベル: error

対処

ディレクトリーインデックスを許可する場合には、Options ディレクティブの設定を変更してください。

AH01382

```
Request aa....aa read timeout
```

aa....aa

header または body

説明

クライアントからのリクエストヘッダー(リクエストラインを含む)の受信処理、またはリクエストボディの受信処理でタイムアウトしました。

エラーレベル: info

対処

RequestReadTimeout ディレクティブで指定した時間を経過したため、このメッセージが出力されました。RequestReadTimeout ディレクティブでの指定値を見直してください。

AH01506

```
PassEnv variable aa....aa was undefined
```

aa....aa

環境変数

説明

PassEnv ディレクティブで指定した環境変数は、環境変数として定義されていません。

エラーレベル: warn

対処

環境変数を設定してください。

AH01574

module *aa....aa* is already loaded, skipping

aa....aa

モジュール名称

説明

モジュールはすでに Web サーバに組み込まれているため、処理を実行しません。

エラーレベル: warn

対処

LoadModule ディレクティブの記述内容を見直してください。

AH01580

Invalid error redirection directive: *aa....aa*

aa....aa

リダイレクト先

説明

ErrorDocument ディレクティブで指定するカスタマイズ方法に文法的にエラーがあります。エラーステータス番号はカスタマイズしません。

エラーレベル: error

対処

ErrorDocument ディレクティブでエラーメッセージをカスタマイズする場合には、テキスト、ローカル URL またはフル URL を指定してください。詳細は、ErrorDocument ディレクティブの説明を参照してください。

AH01585

Unknown Transfer-Encoding: *aa....aa*

aa....aa

Transfer-Encoding ヘッダー値

説明

Transfer-Encoding ヘッダーでの指定値が不正です。

ステータスコード「501 Method Not Implemented」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: info

対処

Transfer-Encoding ヘッダーに chunked 以外を指定しています。Transfer-Encoding ヘッダーを見直してください。

AH01586

Unknown Transfer-Encoding: *aa....aa*; using Content-Length

aa....aa

Transfer-Encoding ヘッダー値

説明

Transfer-Encoding ヘッダーでの指定値が不正です。

Content-Length ヘッダー値を使用して処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

Transfer-Encoding ヘッダーに chunked 以外を指定しています。Transfer-Encoding ヘッダーを見直してください。

AH01587

Invalid Content-Length

説明

Content-Length ヘッダーで指定した長さが不正です。

ステータスコード「400 Bad Request」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: info

対処

Content-Length ヘッダーには数値（10 進数）だけが指定できます。指定値を見直してください。

AH01588

Requested content-length of *aa....aa* is larger than the configured limit of *bb....bb*

aa....aa

指定長

bb....bb

LimitRequestBody ディレクティブ値

説明

Content-Length ヘッダーでの指定長は、LimitRequestBody ディレクティブ値よりも大きい値を指定しています。

ステータスコード「413 Request Entity Too Large」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: info

対処

LimitRequestBody ディレクティブでの指定値を見直してください。リクエストボディサイズに上限値を設定しない場合には、0 を指定してください。

AH01589

Error reading first chunk *aa....aa*

aa....aa

(overflow)または空文字

説明

正しいチャンクサイズを取得できませんでした。

ステータスコード「400 Bad Request」または「408 Request Time-out」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: info

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH01590

Error reading chunk *aa....aa*

aa....aa

(overflow)または空文字

説明

正しいチャンクサイズを取得できませんでした。

ステータスコード「400 Bad Request」または「408 Request Time-out」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: info

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH01591

Read content-length of *aa....aa* is larger than the configured limit of *bb....bb*

aa....aa

指定長

bb....bb

LimitRequestBody ディレクティブ値

説明

Content-Length ヘッダーでの指定長は、LimitRequestBody ディレクティブ値よりも大きい値を指定しています。

ステータスコード「413 Request Entity Too Large」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: info

対処

LimitRequestBody ディレクティブでの指定値を見直してください。リクエストボディーサイズに上限値を設定しない場合には、0 を指定してください。

AH01596

```
Invalid mime types config path aa....aa
```

aa....aa

ファイル名

説明

TypesConfig ディレクティブで指定されたファイルのパスが不正です。Web サーバの起動処理を終了します。

エラーレベル: error

対処

TypesConfig ディレクティブの設定を見直してください。

AH01597

```
could not open mime types config file aa....aa.
```

aa....aa

ファイル名

説明

TypesConfig ディレクティブで指定されたファイルが開けません。Web サーバの起動処理を終了します。

エラーレベル: error

対処

TypesConfig ディレクティブの設定を見直してください。

AH01598

```
mod_mime: analyze_ct: cannot get media type from 'aa....aa'
```

aa....aa

メディアタイプ

説明

MIME のメディアタイプが正しく取得できません。リクエスト処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

MIME の設定を見直してください。

AH01599

```
Cannot get media type from 'aa....aa'
```

aa....aa

メディアタイプ

説明

MIME のメディアタイプが正しく取得できません。リクエスト処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

MIME の設定を見直してください。

AH01600

```
mod_mime: analyze_ct: cannot get media type from 'aa....aa'
```

aa....aa

メディアタイプ

説明

MIME のメディアタイプが正しく取得できません。リクエスト処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

MIME の設定を見直してください。

AH01601

Cannot get media subtype.

説明

MIME のメディアサブタイプが正しく取得できません。リクエスト処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

MIME の設定を見直してください。

AH01602

Cannot get media parameter.

説明

MIME のメディアパラメーターが正しく取得できません。リクエスト処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

MIME の設定を見直してください。

AH01603

Cannot get media parameter.

説明

MIME のメディアパラメーターが正しく取得できません。リクエスト処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

MIME の設定を見直してください。

AH01604

Cannot get media parameter.

説明

MIME のメディアパラメーターが正しく取得できません。リクエスト処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

MIME の設定を見直してください。

AH01605

Cannot get media parameter.

説明

MIME のメディアパラメーターが正しく取得できません。リクエスト処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

MIME の設定を見直してください。

AH01606

Cannot get media parameter.

説明

MIME のメディアパラメーターが正しく取得できません。リクエスト処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

MIME の設定を見直してください。

AH01607

Cannot get media parameter.

説明

MIME のメディアパラメーターが正しく取得できません。リクエスト処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

MIME の設定を見直してください。

AH01608

Cannot get media parameter.

説明

MIME のメディアパラメーターが正しく取得できません。リクエスト処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

MIME の設定を見直してください。

AH01609

Cannot get media parameter.

説明

MIME のメディアパラメーターが正しく取得できません。リクエスト処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

MIME の設定を見直してください。

AH01614

```
client used wrong authentication scheme: aa....aa
```

aa....aa

リクエスト URI 値

説明

ユーザー認証する場合の Authorization ヘッダーの認証制御のタイプが不正です。

ステータスコード「401 Authorization Required」を返してリクエスト処理を終了します。

エラーレベル: error

対処

Authorization ヘッダーには Basic だけを指定できます。Authorization ヘッダーでの指定値を見直してください。

AH01615

```
need AuthName: aa....aa
```

aa....aa

リクエスト URI 値

説明

ユーザー認証する場合の AuthName ディレクティブで指定する realm 名が指定されていません。

ステータスコード「500 Internal Server Error」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

ユーザー認証する場合には、AuthName ディレクティブを指定してください。

AH01617

```
user aa....aa: authentication failure for "bb....bb": Password Mismatch
```

aa....aa

ユーザー名

bb....bb

リクエスト URI 値

説明

リクエスト URI にアクセスしようとしたクライアントは認証エラーとなりました。

ステータスコード「401 Authorization Required」を返してリクエスト処理を終了します。

エラーレベル: error

対処

パスワードを見直してください。

AH01618

```
user aa....aa not found: bb....bb
```

aa....aa

ユーザー名

bb....bb

リクエスト URI 値

説明

リクエスト URI にアクセスしようとしたクライアントが送信してきたユーザー名が、アクセスできるユーザー名一覧の中に見つかりませんでした。

ステータスコード「401 Authorization Required」を返してリクエスト処理を終了します。

エラーレベル: error

対処

ユーザーのアクセスを許可する場合には、設定に追加してください。

AH01627

```
AuthType configured with no corresponding authorization directives
```

説明

AuthType ディレクティブとともに指定が必要なディレクティブが指定されていません。

ステータスコード「500 Internal Server Error」を返してリクエスト処理を終了します。

エラーレベル: error

対処

ユーザー認証に関連するディレクティブの指定を見直してください。

AH01630

```
client denied by server configuration: aa....aa
```

aa....aa

ファイル名、または uri リクエスト URI 値

説明

サーバの設定によってアクセスが拒否されました。

エラーレベル: error

対処

アクセスを許可する場合には、設定を変更してください。

AH01631

```
user aa....aa: authorization failure for "bb....bb":
```

aa....aa

ユーザー名

bb....bb

リクエスト URI 値

説明

リクエスト URI にアクセスしようとしたユーザーはアクセスが拒否されました。

ステータスコード「401 Authorization Required」または「403 Forbidden」を返してリクエスト処理を終了します。

エラーレベル: error

対処

アクセスを許可する場合には、設定を変更してください。

AH01637

Authorization of user *aa....aa* to access *bb....bb* failed, reason: file owner *cc....cc* does not match.

aa....aa

ユーザー名

bb....bb

リクエスト URI 値

cc....cc

所有者名

説明

ファイル所有者でないため、アクセス許可されませんでした。

エラーレベル: error

AH01663

access to *aa....aa* failed, reason: user '*bb....bb*' does not meet 'require'ments for user to be allowed access

aa....aa

リクエスト URI 値

bb....bb

ユーザー名

説明

Require で指定したユーザーに一致しないため、アクセス許可されませんでした。

エラーレベル: error

対処

アクセスを許可する場合には、設定を変更してください。

AH01664

No group file was specified in the configuration

説明

AuthGroupFile ディレクティブの指定がありません。

エラーレベル: error

対処

グループによるアクセス制限をする場合には、AuthGroupFile ディレクティブを指定してください。

AH01665

Could not open group file: *aa....aa*

aa....aa

ファイル名

説明

AuthGroupFile ディレクティブで指定されたファイルを開けません。

エラーレベル: error

対処

AuthGroupFile ディレクティブの設定を見直してください。

AH01666

Authorization of user *aa....aa* to access *bb....bb* failed, reason: user doesn't appear in group file (*cc....cc*).

aa....aa

ユーザー名

bb....bb

リクエスト URI 値

cc....cc

グループファイル

説明

リクエスト URI にアクセスしようとしたユーザーのグループがグループファイルにないため、アクセス許可されませんでした。

エラーレベル: error

対処

アクセスを許可する場合には、AuthGroupFile ディレクティブで指定したファイルを見直してください。

AH01667

```
Authorization of user aa....aa to access bb....bb failed, reason: user is not part of the 'require'd group(s).
```

aa....aa

ユーザー名

bb....bb

リクエスト URI 値

説明

Require で指定したグループに一致しないため、アクセス許可されませんでした。

エラーレベル: error

対処

アクセスを許可する場合には、設定を変更してください。

AH01668

```
No group file was specified in the configuration
```

説明

AuthGroupFile ディレクティブの指定がありません。

エラーレベル: error

対処

グループによるアクセス制限をする場合には、AuthGroupFile ディレクティブを指定してください。

AH01669

Could not open group file: *aa....aa*

aa....aa

ファイル名

説明

AuthGroupFile ディレクティブで指定されたファイルを開けません。

エラーレベル: error

対処

AuthGroupFile ディレクティブの設定を見直してください。

AH01670

Authorization of user *aa....aa* to access *bb....bb* failed, reason: user doesn't appear in group file (*cc....cc*).

aa....aa

ユーザー名

bb....bb

リクエスト URI 値

cc....cc

グループファイル

説明

リクエスト URI にアクセスしようとしたユーザーのグループがグループファイルにないため、アクセス許可されませんでした。

エラーレベル: error

対処

アクセスを許可する場合には、AuthGroupFile ディレクティブで指定したファイルを見直してください。

AH01671

Authorization of user *aa....aa* to access *bb....bb* failed, reason: user is not part of the 'require'd file group.

aa....aa

ユーザー名

bb....bb

リクエスト URI 値

説明

Require で指定したファイルグループに一致しないため、アクセス許可されませんでした。

エラーレベル: error

対処

アクセスを許可する場合には、設定を変更してください。

AH01796

AuthType *aa....aa* configured without corresponding module

aa....aa

AuthType ディレクティブ値

説明

AuthType ディレクティブの指定に対応したモジュールがロードされていません。

ステータスコード「500 Internal Server Error」を返してリクエスト処理を終了します。

エラーレベル: error

対処

AuthType ディレクティブの値について見直してください。

AH01797

client denied by server configuration: *aa....aa*

aa....aa

ファイル名、または uri リクエスト URI 値

説明

サーバの設定によってアクセスが拒否されました。

エラーレベル: error

対処

アクセスを許可する場合には、設定を変更してください。

2.3 AH02000 から AH02999 までのメッセージ

AH02100

Failed to open cgi file *aa....aa* for testing

aa....aa

ファイル名

説明

ファイルオープンに失敗しました。スクリプト実行処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH02101

Failed to read cgi file *aa....aa* for testing

aa....aa

ファイル名

説明

ファイルの読み込みに失敗しました。スクリプト実行処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH02102

aa....aa is not executable; ensure interpreted scripts have "#!" or "!" first line

aa....aa

ファイル名

説明

指定されたファイルは実行できません。CGI プログラムの起動を中断します。

エラーレベル: error

対処

最初の行に「#!」または「!」が指定してあるか確認してください。

AH02155

```
getpwuid: couldn't determine user name from uid aa....aa, you probably need to modify the
User directive
```

aa....aa

ユーザー ID

説明

パスワード・データベース内のユーザー ID の検索処理でエラーが発生しました。Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: alert

対処

User ディレクティブでの指定値とこのメッセージで出力される getpwuid()関数が返す詳細情報について見直してください。

AH02156

```
setgid: unable to set group id to Group aa....aa
```

aa....aa

グループ ID

説明

グループ ID の設定に失敗しました。Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: alert

対処

このメッセージで出力される setgid()関数が返す詳細情報について見直してください。

AH02157

```
initgroups: unable to set groups for User aa....aa and Group bb....bb
```

aa....aa

ユーザー名

bb....bb

グループ ID

説明

ユーザーに関するグループアクセスリストの初期化に失敗しました。Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: alert

対処

このメッセージで出力される `initgroups()`関数が返す詳細情報について見直してください。

AH02162

```
setuid: unable to change to uid: aa....aa
```

aa....aa

ユーザー ID

説明

ユーザー ID の設定に失敗しました。Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: alert

対処

このメッセージで出力される `setuid()`関数が返す詳細情報について見直してください。

AH02163

```
set dumpable failed - this child will not coredump after software errors
```

説明

コアダンプの設定に失敗しました。サーバプロセスは通常コアダンプするようなエラーが発生してもコアを出力しません。

エラーレベル: alert

対処

このメッセージで出力される `prctl()`関数が返す詳細情報について見直してください。

AH02177

```
apr_socket_accept: giving up.
```

説明

`accept()`関数でエラー (ENETDOWN) が発生しました。リクエストを受けたサーバプロセスを終了します。

エラーレベル: emerg

対処

このメッセージで出力される `accept()`関数が返す詳細情報について見直してください。

AH02179

```
apr_socket_accept: (client socket)
```

説明

`accept()`関数でエラーが発生しました。リクエストを受けたサーバプロセスを終了します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される `accept()`関数が返す詳細情報について見直してください。

AH02432

```
Cannot find LB Method: aa....aa
```

aa....aa

ロードバランサーの振り分けアルゴリズム

説明

ロードバランサーで使用する振り分けアルゴリズムが見つかりませんでした。Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

LoadModule ディレクティブで振り分けアルゴリズムのモジュールを組み込んでいるか確認してください。

AH02439

```
error parsing URL aa....aa: bb....bb
```

aa....aa

URL

bb....bb

詳細情報

説明

転送先の URL の解析中にエラーが発生しました。

ステータスコード「400 Bad Request」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

ProxyPass ディレクティブで指定している URL に関して、詳細情報に示す原因について見直してください。

AH02441

```
error on aa....aa - ap_pass_brigade
```

aa....aa

client または backend

説明

データ送信処理でエラーが発生しました。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH02442

```
error on aa....aa - ap_get_brigade
```

aa....aa

client または backend

説明

データ受信処理でエラーが発生しました。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH02443

```
error apr_pollset_create()
```

説明

`apr_pollset_create()` でエラーが発生しました。

ステータスコード「500 Internal Server Error」を返してリクエスト処理を終了します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH02444

```
error apr_poll()
```

説明

apr_poll()でエラーが発生しました。

ステータスコード「500 Internal Server Error」を返してリクエスト処理を終了します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

AH02447

```
error on backconn
```

説明

バックエンドサーバとの接続でエラーが発生しました。WebSocket 通信を終了します。

エラーレベル: notice

AH02452

```
failed to make connection to backend: aa....aa
```

aa....aa

ホスト名

説明

バックエンドサーバとの接続確立に失敗しました。

エラーレベル: error

AH02477

```
mod_proxy must be loaded for mod_proxy_http
```


説明

mod_proxy_http モジュールを使用する場合には、mod_proxy が必要です。Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: emerg

対処

LoadModule ディレクティブで mod_proxy モジュールを組み込んでいるか確認してください。

AH02605

```
unknown event on backconn aa....aa
```

aa....aa

発生したイベントを示す数値

説明

バックエンドとの接続に関して、想定外のイベントが発生しました。

エラーレベル: notice

AH02606

```
unknown event on client conn aa....aa
```

aa....aa

発生したイベントを示す数値

説明

クライアントとの接続に関して、想定外のイベントが発生しました。

エラーレベル: notice

AH02607

```
error on client conn
```

説明

クライアントとの接続でエラーが発生しました。WebSocket 通信を終了します。

エラーレベル: notice

2.4 KH00000 から KH00199 までのメッセージ

KH00001

```
File does not exist: aa....aa
```

aa....aa

ファイル名

説明

要求したファイルが見つかりません。

ステータスコード「404 Not Found」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

要求したファイル名について見直してください。

KH00002

```
file permissions deny server access: aa....aa
```

aa....aa

ファイル名

説明

要求されたファイルへのアクセス権がありません。

ステータスコード「403 Forbidden」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

要求されたファイルについてこのメッセージで出力される詳細情報に従い見直してください。

KH00003

```
request failed: erroneous characters after protocol string: aa....aa
```

aa....aa

リクエストライン

説明

リクエストラインに不正な HTTP プロトコル文字列が指定されています。

ステータスコード「400 Bad Request」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

リクエストラインに文法エラーがあります。リクエストラインに指定された HTTP バージョンに、不正な文字列が指定されていないかどうかを確認してください。

KH00004

```
Child: Graceful exit event signaled. Child process is ending.
```

説明

サーバプロセスに計画停止イベントが通知されました。

サーバプロセスの計画停止処理を開始します。

エラーレベル: notice

KH00005

```
Child: Unable to retrieve the graceful exit event from the parent
```

説明

サーバプロセスの計画停止イベントハンドルを制御プロセスから取得できませんでした。

サーバプロセスを終了します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される ReadFile()関数が返す詳細情報について見直してください。

KH00006

Parent: Unable to duplicate the graceful exit event handle for the child

説明

サーバプロセスの計画停止イベントハンドルを複製できませんでした。

Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される DuplicateHandle()関数が返す詳細情報について見直してください。

KH00007

Parent: Unable to send the graceful exit event handle to the child

説明

サーバプロセスに計画停止イベントハンドルを送信できませんでした。

Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

KH00008

Parent: Could not create graceful exit event for child process

説明

サーバプロセスの計画停止イベント生成に失敗しました。

サーバプロセス生成処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される CreateEvent()関数が返す詳細情報について見直してください。

KH00009

```
Parent: Received graceful stop signal -- Shutting down the server gracefully.
```

説明

制御プロセスに計画停止イベントが通知されました。

Web サーバは計画停止処理を開始します。

エラーレベル: notice

KH00010

```
ResetEvent(graceful_stop_event)
```

説明

制御プロセスは計画停止イベントの解除に失敗しました。

Web サーバは計画停止処理を続行します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される ResetEvent()関数が返す詳細情報について見直してください。

KH00011

```
Parent: SetEvent for child process aa....aa failed
```

aa....aa

ハンドル値

説明

制御プロセスはサーバプロセスの計画停止イベントの設定に失敗しました。

Web サーバは計画停止処理を続行します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される SetEvent()関数が返す詳細情報について見直してください。

KH00012

```
Parent: Child process exited successfully.
```

説明

サーバプロセスは正常に終了しました。

Web サーバは計画停止処理を続行します。

エラーレベル: notice

KH00013

```
Parent: Received shutdown signal -- Shutting down the server.
```

説明

制御プロセスに停止イベントが通知されました。

Web サーバは停止処理を開始します。

エラーレベル: notice

KH00014

```
ResetEvent(shutdown_event)
```

説明

制御プロセスは停止イベントの解除に失敗しました。

Web サーバは停止処理を続行します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される ResetEvent()関数が返す詳細情報について見直してください。

KH00015

Parent: Forcing termination of child process *aa....aa*

aa....aa

ハンドル値

説明

制御プロセスが設定した計画停止イベントで終了しないサーバプロセスを強制的に終了させます。

Web サーバは計画停止処理を続行します。

エラーレベル: notice

対処

サーバプロセスが終了しない要因を見直してください。

KH00016

Parent: Cannot create graceful stop event *aa....aa*

aa....aa

イベントオブジェクト名

説明

制御プロセスは計画停止のためのイベント生成に失敗しました。

Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される CreateEvent()関数が返す詳細情報について見直してください。

KH00018

Parent: Failed to create the child process.

説明

サーバプロセスの生成に失敗しました。

サーバプロセス生成処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

KH00019

Parent: Failed to create the child process.

説明

サーバプロセスの生成に失敗しました。

サーバプロセス生成処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

KH00020

Unknown Transfer-Encoding *aa....aa*

aa....aa

ヘッダー値

説明

Transfer-Encoding ヘッダーでの指定値が不正です。

ステータスコード「501 Method Not Implemented」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

Transfer-Encoding ヘッダーに chunked 以外を指定しています。Transfer-Encoding ヘッダーを見直してください。

KH00021

Invalid Content-Length

説明

Content-Length ヘッダーで指定した長さが不正です。

ステータスコード「400 Bad Request」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

Content-Length ヘッダーには数値（10 進数）だけが指定できます。指定値を見直してください。

KH00022

aa....aa with body is not allowed for *bb....bb*

aa....aa

メソッド

bb....bb

リクエスト URI 値

説明

ボディーを伴うことを許可されていないメソッドに対して、ボディーを伴って指定されています。

ステータスコード「413 Request Entity Too Large」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

リクエストボディが付加された TRACE メソッドを許可する場合は、TraceEnable ディレクティブで `extended` を指定してください。ただし、リクエストボディサイズが 64KB を超える場合は受け付けられません。

KH00023

```
MaxRequestWorkers of aa....aa exceeds compile time limit of 2048, decreasing to match
```

aa....aa

指定値

説明

MaxRequestWorkers ディレクティブ値が上限値を超えています。Web サーバは MaxRequestWorkers ディレクティブ値に上限値を設定して、処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

MaxRequestWorkers ディレクティブ値を見直してください。

KH00024

```
MaxRequestWorkers can't be changed by restart. Original was used
```

説明

MaxRequestWorkers ディレクティブは、graceful または restart による再起動時には変更できません。

Web サーバは起動時の MaxRequestWorkers ディレクティブ値を設定し、再起動処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

再起動時には、MaxRequestWorkers ディレクティブ値を変更しないでください。

KH00025

```
Child: Unable to retrieve the parent process handle from the parent
```

説明

制御プロセスのプロセスハンドルを制御プロセスから取得できませんでした。

サーバプロセスを終了します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される ReadFile()関数が返す詳細情報について見直してください。

KH00026

Parent: Unable to duplicate the parent process handle for the child

説明

制御プロセスのプロセスハンドルを複製できませんでした。

Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される DuplicateHandle()関数が返す詳細情報について見直してください。

KH00027

Parent: Unable to send the parent process handle to the child

説明

サーバプロセスに制御プロセスのプロセスハンドルを送信できませんでした。

Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

KH00028

Child: Parent process exited. Child process is ending.

説明

制御プロセスの終了を検知しました。

サーバプロセスの終了処理を開始します。

エラーレベル: notice

KH00029

Parent: the child process exited before starting initialization.

説明

サーバプロセスは初期化処理を開始する前に終了しました。

Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージのほかに出力されているメッセージのエラーの原因について見直してください。

KH00030

Parent: WaitForMultipleObjects failed.

説明

制御プロセスはサーバプロセスの初期化処理開始イベント待ちに失敗しました。

Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される WaitForSingleObject()関数が返す詳細情報について見直してください。

KH00031

```
the service control dispatcher terminated before completing initialization of the service.
```

説明

サービス制御ディスパッチャースレッドはサービス初期化処理が完了する前に終了しました。

サービスの起動処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージのほかに出力されているメッセージのエラーの原因について見直してください。

KH00032

```
service initialization wait timed out.
```

説明

サービス起動プロセスのサービス初期化処理完了イベント待ちでタイムアウトが発生しました。

サービスの起動処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージのほかに出力されているメッセージのエラーの原因について見直してください。

KH00033

```
WaitForMultipleObjects failed.
```

説明

サービス起動プロセスはサービス初期化処理完了イベント待ちに失敗しました。

サービスの起動処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される WaitForSingleObject()関数が返す詳細情報について見直してください。

KH00034

Parent *aa....aa*: Using config file "*bb....bb*"

aa....aa

制御プロセス ID

bb....bb

コンフィグファイル名

説明

制御プロセスのプロセス ID および起動処理で使用したコンフィグファイル名を示します。

Web サーバは起動処理を続行します。

エラーレベル: notice

KH00035

Parent *aa....aa*: Using config file "*bb....bb*"

aa....aa

制御プロセス ID

bb....bb

コンフィグファイル名

説明

制御プロセスのプロセス ID および起動処理で使用したコンフィグファイル名を示します。

Web サーバは起動処理を続行します。

エラーレベル: notice

KH00037

The HWS trace could not open the log file *aa....aa* specified in the HWSTraceLogFile.

aa....aa

ファイル名

説明

HWSTraceLogFile ディレクティブで指定したファイル名に示すファイルを開けません。

処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

KH00038

The HWS trace output the log of the process (pid=*aa....aa*) into the file *bb....bb* specified in the HWSTraceLogFile.

aa....aa

プロセス ID

bb....bb

ファイル名

説明

HWSTraceLogFile ディレクティブで指定したファイル名に示すファイルへ、プロセス ID に示すプロセスの共有メモリーの内容を出力しました。

ファイルへの出力を正常に終了して続行します。

エラーレベル: info

KH00039

The HWS trace could not write the log file *aa....aa* specified in the HWSTraceLogFile.

aa....aa

ファイル名

説明

HWSTraceLogFile ディレクティブで指定したファイルへ、共有メモリーの内容出力に失敗しました。

出力処理を中断します。

エラーレベル: error

KH00040

The HWS trace could not write the log file *aa....aa* specified in the HWSTraceLogFile.

aa....aa

ファイル名

説明

HWSTraceLogFile ディレクティブで指定したファイルへ、共有メモリーの内容出力に失敗しました。
出力処理を中断します。

エラーレベル: error

KH00043

Couldn't start RequestLog process '*aa....aa*'.

aa....aa

HWSRequestLog ディレクティブ指定値

説明

リクエストログを出力するためのプロセス生成に失敗しました。
Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

HWSRequestLog ディレクティブをこのメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

KH00044

httpsd: Invalid request log path *aa....aa*.

aa....aa

ファイル名

説明

HWSRequestLog ディレクティブで指定したファイルパスが不正です。

Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

HWSRequestLog ディレクティブをこのメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

KH00045

```
httpsd: could not open request log file aa....aa.
```

aa....aa

ファイル名

説明

リクエストログファイルをオープンできませんでした。

Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

HWSRequestLog ディレクティブをこのメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

KH00046

```
Graceful stop requested, doing graceful stop
```

説明

Web サーバに対して計画停止が要求されました。計画停止処理を開始します。

エラーレベル: notice

KH00047

caught SIGUSR2, shutting down

説明

SIGUSR2 シグナル受信によって、Web サーバを停止しました。

エラーレベル: notice

KH00048

caught SIGXCPU, shutting down

説明

SIGXCPU シグナル受信によって、Web サーバを停止しました。

エラーレベル: notice

KH00049

caught SIGXFSZ, shutting down

説明

SIGXFSZ シグナル受信によって、Web サーバを停止しました。

エラーレベル: notice

KH00052

Server ran out of threads to serve requests. Consider raising the ThreadsPerChild setting

説明

リクエストを処理するサーバスレッドが不足しています。

リクエスト処理を続行します。

エラーレベル: error

対処

ThreadsPerChild ディレクティブ値の増加を検討してください。

KH00053

```
request queue reached HWSMaxQueueSize setting, consider raising the HWSMaxQueueSize setting
```

説明

リクエストキューに保持されているリクエストの数が、HWSMaxQueueSize ディレクティブの設定値に到達しました。

処理を続行します。キューサイズを超えたクライアントからのリクエストの接続は Web サーバ側で切断します。

エラーレベル: error

対処

HWSMaxQueueSize ディレクティブ値の増加を検討してください。

KH00054

```
Parent: aa....aa
```

aa....aa

エラー説明

説明

サーバプロセス生成時にエラーが発生しました。

Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

KH00055

The HWS trace could not open the log file *aa....aa* specified in the HWSTraceLogFile.

aa....aa

ファイル名

説明

HWSTraceLogFile ディレクティブで指定したファイル名に示すファイルを開けません。

処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

KH00056

The HWS trace could not write the log file *aa....aa* specified in the HWSTraceLogFile.

aa....aa

ファイル名

説明

HWSTraceLogFile ディレクティブで指定したファイルへ、共有メモリーの内容出力に失敗しました。

出力処理を中断します。

エラーレベル: error

KH00057

The HWS trace could not write the log file *aa....aa* specified in the HWSTraceLogFile.

aa....aa

ファイル名

説明

HWSTraceLogFile ディレクティブで指定したファイルへ、共有メモリーの内容出力に失敗しました。

出力処理を中断します。

エラーレベル: error

KH00058

The HWS trace output the log of the process (pid=*aa....aa*) into the file *bb....bb* specified in the HWSTraceLogFile.

aa....aa

プロセス ID

bb....bb

ファイル名

説明

HWSTraceLogFile ディレクティブで指定したファイル名に示すファイルへ、プロセス ID に示すプロセスの共有メモリーの内容を出力しました。

ファイルへの出力を正常に終了して続行します。

エラーレベル: info

KH00061

QOSCookieServers is out of range

説明

QOSCookieServers ディレクティブの指定範囲が不正です。

Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

QOSCookieServers ディレクティブ値を見直してください。

KH00062

QOSRejectionServers is out of range

説明

QOSRejectionServers ディレクティブの指定範囲が不正です。

Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

QOSRejectionServers ディレクティブ値を見直してください。

KH00063

Could not open file: *aa....aa*

aa....aa

ファイル名

説明

QOSResponse ディレクティブで指定したファイルがオープンできません。

Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される詳細情報について QOSResponse ディレクティブ値を見直してください。

KH00064

Could not open file: *aa....aa*

aa....aa

ファイル名

説明

QOSResponse ディレクティブで指定したファイルがオープンできません。

Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される詳細情報について QOSResponse ディレクティブ値を見直してください。

KH00065

Could not open file: *aa....aa*

aa....aa

ファイル名

説明

QOSResponse ディレクティブで指定したファイルがオープンできません。

Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される詳細情報について QOSResponse ディレクティブ値を見直してください。

KH00066

This file is too large: *aa....aa*

aa....aa

ファイル名

説明

QOSResponse ディレクティブで指定したファイルが大き過ぎて読み込めません。

Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

4,294,967,295 バイトよりも小さなファイルを指定してください。

KH00067

Could not read file: *aa....aa*

aa....aa

ファイル名

説明

QOSResponse ディレクティブで指定したファイルが読み込めません。

Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される詳細情報について QOSResponse ディレクティブ値を見直してください。

KH00069

Request rejected (service temporarily unavailable)

説明

リクエスト処理が拒否されました。

リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: info

KH00070

SSL Library Error: *aa....aa*

aa....aa

詳細情報

説明

SSL ライブラリーでエラーが発生しました。

Web サーバ起動中の場合は、起動処理を中断します。SSL リクエスト処理中の場合は、SSL リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: crit または error

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

KH00075

```
Could not get the certificate issuer name
```

説明

証明書の発行者名を取得できませんでした。

クライアント証明書の認証に失敗します。

エラーレベル: error

KH00076

```
malloc failed in CRLCheck()
```

説明

処理に必要なメモリー確保に失敗しました。

クライアント証明書の認証に失敗します。

エラーレベル: error

対処

システムのメモリー使用量を確認してください。

KH00077

```
Could not get the issuer in CRLCheck()
```

説明

CRL の発行者を取得できませんでした。

クライアント証明書の認証に失敗します。

エラーレベル: error

対処

CRL が正しく作成されているか確認してください。

KH00078

Could not get the issuer name from the CRL

説明

CRL の発行者名を取得できませんでした。

クライアント証明書の認証に失敗します。

エラーレベル: error

対処

CRL が正しく作成されているか確認してください。

KH00080

Unable to create a certificate store object

説明

証明書ストアオブジェクトを作成できませんでした。

クライアント証明書の認証に失敗します。

エラーレベル: error

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00081

CRL verify error: issuer=*aa....aa*

aa....aa

発行者名

説明

CRL の署名検証に失敗しました。

クライアント証明書の認証に失敗します。

エラーレベル: error

対処

正しい CRL を読み込んでいることを確認してください。

KH00082

CRL verify error: issuer=*aa....aa*

aa....aa

発行者名

説明

CRL の署名検証に失敗しました。

クライアント証明書の認証に失敗します。

エラーレベル: error

対処

正しい CRL を読み込んでいることを確認してください。

KH00083

CRL verify error: issuer=*aa....aa*

aa....aa

発行者名

説明

CRL の署名検証に失敗しました。

クライアント証明書の認証に失敗します。

エラーレベル: error

対処

正しい CRL を読み込んでいることを確認してください。

KH00084

Unable to create a time object in CRLCheck()

説明

タイムオブジェクトを作成できませんでした。

クライアント証明書の認証に失敗します。

エラーレベル: error

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00085

Unable to create a time object in CRLCheck()

説明

タイムオブジェクトを作成できませんでした。

クライアント証明書の認証に失敗します。

エラーレベル: error

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00086

CRL is not valid: issuer=*aa....aa*

aa....aa

発行者名

説明

CRL が有効ではありません。

SSL ハンドシェイクに失敗したため、アクセスを拒否します。

エラーレベル: error

対処

CRL が正しく作成されているか確認してください。

KH00087

Could not get the current time in CRLCheck()

説明

現在時刻を取得できませんでした。

クライアント証明書の認証に失敗します。

エラーレベル: error

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00088

Unable to compare the times in CRLCheck()

説明

時刻の比較ができませんでした。

クライアント証明書の認証に失敗します。

エラーレベル: error

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00089

CRL is not yet valid: issuer=*aa....aa*

aa....aa

発行者名

説明

CRL の発行日が現在時刻より前であったため、クライアント証明書の認証に失敗しました。

SSL ハンドシェイクに失敗したため、アクセスを拒否します。

エラーレベル: error

対処

システムの時刻設定を見直してください。

KH00090

Unable to compare the times in CRLCheck()

説明

時刻の比較ができませんでした。

クライアント証明書の認証に失敗します。

エラーレベル: error

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00091

Could not get the serial number from the certificate

説明

証明書からシリアル番号を取得できませんでした。

クライアント証明書の認証に失敗します。

エラーレベル: error

KH00092

```
malloc failed in CRLCheck()
```

説明

処理に必要なメモリー確保に失敗しました。

クライアント証明書の認証に失敗します。

エラーレベル: error

対処

システムのメモリー使用量を確認してください。

KH00093

```
Error while trying to find certificate in CRL
```

説明

証明書の検索中にエラーが発生しました。

クライアント証明書の認証に失敗します。

エラーレベル: error

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00095

```
CRL expired, but CRL check passed: issuer=aa....aa,serial=bb....bb
```

aa....aa

発行者名

bb....bb

シリアル番号

説明

CRL の次回発行日を過ぎていますが、CRL にはクライアント証明書のシリアル番号の記載がなく、SSLCRLAuthoritative ディレクティブに Off が設定されているため、クライアントのアクセスを許可しました。

エラーレベル: warn

対処

CRL を更新してください。

KH00096

CRL expired: issuer=*aa....aa*

aa....aa

発行者名

説明

CRL の次回発行日を過ぎていたため、SSL ハンドシェイクに失敗しました。

SSL ハンドシェイクに失敗したため、アクセスを拒否します。

エラーレベル: error

対処

CRL を更新してください。

KH00097

Serial number was found in CRL: issuer=*aa....aa*,serial=*bb....bb*

aa....aa

発行者名

bb....bb

シリアル番号

説明

CRL にクライアント証明書のシリアル番号の記載があったため、SSL ハンドシェイクに失敗しました。

SSL ハンドシェイクに失敗したため、アクセスを拒否します。

エラーレベル: error

KH00098

```
CRL expired, but serial number was found in CRL: issuer=aa....aa,serial=bb....bb
```

aa....aa

発行者名

bb....bb

シリアル番号

説明

CRL の次回発行日を過ぎていますが、CRL にクライアント証明書のシリアル番号の記載があったため、SSL ハンドシェイクに失敗しました。

SSL ハンドシェイクに失敗したため、アクセスを拒否します。

エラーレベル: error

対処

CRL を更新してください。

KH00103

```
[client aa....aa] [port bb....bb] verify error
```

aa....aa

クライアントアドレス

bb....bb

クライアントポート番号

説明

クライアント証明書の検証に失敗し、かつその証明書の issuer が取得できません。

SSL リクエスト処理を終了します。

エラーレベル: error

対処

SSLCertificateFile および SSLCertificatePath ディレクティブで設定されている CA 証明書を確認してください。そのクライアント証明書を受け付けない場合には、対処する必要はありません。

KH00104

```
verify error
```

説明

クライアント証明書の検証に失敗し、かつその証明書の issuer が取得できません。

SSL リクエスト処理を終了します。

エラーレベル: error

対処

SSLCertificateFile および SSLCertificatePath ディレクティブで設定されている CA 証明書を確認してください。そのクライアント証明書を受け付けない場合には、対処する必要はありません。

KH00106

```
[client aa....aa] [port bb....bb] verify error:num=cc....cc:dd....dd
```

aa....aa

クライアントアドレス

bb....bb

クライアントポート番号

cc....cc

値

dd....dd

エラーメッセージ

説明

署名検証に失敗しました。

SSL リクエスト処理を終了します。

エラーレベル: error

対処

対応する CA 証明書を読み込んでください。そのクライアント証明書を受け付けない場合には、対処する必要はありません。

KH00107

```
verify error:num=aa....aa:bb....bb
```

aa....aa

値

bb....bb

エラーメッセージ

説明

署名検証に失敗しました。

SSL リクエスト処理を終了します。

エラーレベル: error

対処

対応する CA 証明書を読み込んでください。そのクライアント証明書を受け付けない場合には、対処する必要はありません。

KH00108

```
[client aa....aa] [port bb....bb] Verify depth exceeded
```

aa....aa

クライアントアドレス

bb....bb

クライアントポート番号

説明

SSLVerifyDepth ディレクティブの設定値より深い階層に位置するクライアント証明書が送られてきたため、検証に失敗しました。

SSL リクエスト処理を終了します。

エラーレベル: error

対処

SSLVerifyDepth ディレクティブの設定値を確認してください。クライアント証明書を受け付けないときは対処する必要はありません。

KH00109

```
Verify depth exceeded
```

説明

SSLVerifyDepth ディレクティブの設定値より深い階層に位置するクライアント証明書が送られてきたため、検証に失敗しました。

SSL リクエスト処理を終了します。

エラーレベル: error

対処

SSLVerifyDepth ディレクティブの設定値を確認してください。クライアント証明書を受け付けないときは対処する必要はありません。

KH00110

```
Depth of certificate chain (aa....aa) exceeded SSLExportCertChainDepth limit:  
subject=(bb....bb)
```

aa....aa

CA 証明書の深さ

bb....bb

CA 証明書の subject

説明

証明書検証に成功しましたが、SSLExportCertChainDepth ディレクティブ設定値が 1 以上であり、かつその設定値を超えた証明書チェーンをクライアントが送ってきたため、ディレクティブ設定値で環境変数設定とキャッシュへの格納を打ち切りました。

エラーメッセージは、設定値を超えたすべての CA 証明書に対して出力されます。

(例)

証明書チェーンが（クライアント証明書を除き）3段階であり、SSLExportCertChainDepth ディレクティブの設定値が1のときには、上記エラーメッセージは2回出力されます。

エラーレベル: warn

KH00112

```
access to aa....aa failed for bb....bb, reason: SSL denied
```

aa....aa

ファイル名

bb....bb

ホスト名

説明

SSLDenySSL ディレクティブで指定したディレクトリーに SSL を使用してアクセスしました。

ステータスコード「403 Forbidden」を返してリクエスト処理を終了します。

エラーレベル: error

KH00113

```
access to aa....aa failed for bb....bb, reason: SSL required
```

aa....aa

ファイル名

bb....bb

ホスト名

説明

SSLRequireSSL ディレクティブで指定したディレクトリーに SSL を使用しないでアクセスしました。

ステータスコード「403 Forbidden」を返してリクエスト処理を終了します。

エラーレベル: error

KH00114

access to *aa....aa* failed for *bb....bb*, reason: Cipher *cc....cc* is forbidden

aa....aa

ファイル名

bb....bb

ホスト名

cc....cc

暗号種別

説明

SSLBanCipher ディレクティブで指定した暗号種別を使用してアクセスしました。

ステータスコード「403 Forbidden」を返してリクエスト処理を終了します。

エラーレベル: error

KH00115

access to *aa....aa* failed for *bb....bb*, reason: Cipher *cc....cc* is not on the permitted list

aa....aa

ファイル名

bb....bb

ホスト名

cc....cc

暗号種別

説明

SSLRequireCipher ディレクティブで指定されていない暗号種別を使用してアクセスしました。

ステータスコード「403 Forbidden」を返してリクエスト処理を終了します。

エラーレベル: error

KH00116

Required SSLCacheServerPort missing. gcache will not be started.

説明

SSLCacheServerPort ディレクティブが指定されていないため、gcache サーバを起動できません。

エラーレベル: error

対処

セッション管理機能を使用するときは、SSLCacheServerPort ディレクティブを指定してください。

KH00117

Required SSLCacheServerPath missing. gcache will not be started.

説明

SSLCacheServerPath ディレクティブが指定されていないため、gcache サーバを起動できません。

エラーレベル: error

対処

セッション管理機能を使用するときは、SSLCacheServerPath ディレクティブを指定してください。

KH00120

Unable to create a library context

説明

ライブラリーコンテキストを作成できませんでした。

Web サーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00121

Unable to create a certificate context

説明

証明書コンテキストを作成できませんでした。

Web サーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00122

Unable to create a time context

説明

タイムコンテキストを作成できませんでした。

Web サーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00123

Unable to create a key context

説明

キーコンテキストを作成できませんでした。

Web サーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00124

Required SSLCertificateKeyPassword missing

説明

SSLCertificateKeyPassword ディレクティブが設定されていません。

Web サーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

SSLCertificateKeyPassword ディレクティブを設定してください。

KH00125

Could not Read password file

説明

SSLCertificateKeyPassword ディレクティブで指定されたパスワードファイルが読み込めませんでした。

Web サーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

KH00126

Could not Read password file

説明

SSLCertificateKeyPassword ディレクティブで指定されたパスワードファイルが読み込めませんでした。

Web サーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

KH00127

```
Bad password for the private key
```

説明

SSLCertificateKeyPassword ディレクティブで指定されたパスワードファイルから正しいパスワードを読み込めませんでした。

Web サーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

正しいパスワードをパスワードファイルに設定してください。

KH00128

```
Could not read the private key file
```

説明

サーバ秘密鍵ファイルが読み込めませんでした。

Web サーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される詳細情報について SSLCertificateKeyFile ディレクティブの指定を見直してください。

KH00129

```
Can't open key file aa....aa
```

aa....aa

ファイル名

説明

秘密鍵ファイルを読み込めません。

Web サーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される詳細情報について SSLCertificateKeyFile ディレクティブの指定を見直してください。

KH00130

Malloc error in GetPrivateKey()

説明

メモリー確保に失敗しました。

Web サーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00131

Bad password for the private key

説明

SSLCertificateKeyPassword ディレクティブで指定されたパスワードファイルから正しいパスワードを読み込めませんでした。

Web サーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

正しいパスワードをパスワードファイルに設定してください。

KH00132

```
Error reading private key file aa....aa:
```

aa....aa

ファイル名

説明

秘密鍵を読み込めません。

Web サーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される詳細情報について SSLCertificateKeyFile ディレクティブの指定を見直してください。

KH00133

```
Can't open key file aa....aa
```

aa....aa

ファイル名

説明

秘密鍵ファイルを読み込めません。

Web サーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される詳細情報について SSLCertificateKeyFile ディレクティブの指定を見直してください。

KH00134

Malloc error in GetPrivateKey()

説明

メモリー確保に失敗しました。

Web サーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00135

Error reading private key file *aa....aa*:

aa....aa

ファイル名

説明

秘密鍵を読み込めません。

Web サーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される詳細情報について SSLCertificateKeyFile ディレクティブの指定を見直してください。

KH00136

Attempt to reinitialise SSL for server *aa....aa*

aa....aa

ホスト名

説明

ホストの設定を再初期化しようとした。

Web サーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

バーチャルホスト内の SSL の設定を確認してください (少なくとも 1 つ以上の SSL 関連ディレクティブは設定しなければなりません)。

KH00137

Malloc error in GetCertificateAndKey()

説明

メモリー確保に失敗しました。

Web サーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00138

unable to set ciphers

説明

SSLRequiredCiphers ディレクティブで指定した暗号種別が設定できません。

Web サーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

SSLRequiredCiphers ディレクティブの指定値を確認してください。

KH00139

error setting verify locations

説明

SSLCACertificateFile または SSLCACertificatePath ディレクティブで指定したパス名を設定できません。

Web サーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

SSLCACertificateFile または SSLCACertificatePath ディレクティブの設定を確認してください。

KH00140

Can't open certificate file *aa....aa*

aa....aa

Web サーバ証明書ファイル

説明

証明書を読み込めません。

Web サーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

SSLCertificateFile ディレクティブの設定値を確認してください。

KH00141

Malloc error in GetCertificateAndKey()

説明

メモリー確保に失敗しました。

Web サーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00142

Error reading server certificate file *aa....aa*

aa....aa

ファイル名

説明

証明書を読み込めません。

Web サーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

証明書の形式が適切であるかどうか確認してください。

KH00143

The private key doesn't match the public key

説明

SSLCertificateFile ディレクティブおよび SSLCertificateKeyFile ディレクティブで指定した、Web サーバ秘密鍵と Web サーバ証明書の対応が不正です。

Web サーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

秘密鍵と証明書が正しいペアで設定されているかどうか確認してください。

KH00144

Set error in GetCertificateAndKey()

説明

SSLの初期化処理に失敗しました。

Webサーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00145

Could not load the certificate file.

説明

サーバ証明書ファイルの読み込みに失敗しました。

Webサーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

SSLCertificateFile ディレクティブの設定値を確認してください。

KH00146

Can't open directory *aa....aa*

aa....aa

ディレクトリー名

説明

SSLCACertificatePath ディレクティブで指定されたディレクトリーが開けません。

Webサーバを起動しません。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される詳細情報について SSLCACertificatePath ディレクティブで指定したディレクトリーを見直してください。

KH00147

Malloc error in GetCertificateAndKey()

説明

メモリー確保に失敗しました。

Web サーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00148

Could not open CRL directory for PEM format: *aa....aa*

aa....aa

ディレクトリー名

説明

SSLCRLPEMPath ディレクティブで指定されたディレクトリーが開けません。

Web サーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

KH00149

Could not open CRL directory for DER format: *aa....aa*

aa....aa

ディレクトリー名

説明

SSLCRLDERPath ディレクティブで指定されたディレクトリーが開けません。

Web サーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

KH00150

Could not open CRL file: *aa....aa*

aa....aa

ファイル名

説明

CRL ファイルが開けません。

Web サーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

KH00151

CRL is not a valid type: *aa....aa*

aa....aa

ファイル名

説明

SSLCRLDERPath または SSLCRLPEMPPath ディレクティブで指定されたディレクトリー内から予期しないファイルを読み込みました。

Web サーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

CRL 以外のファイルはディレクトリー内に格納できません。CRL のファイルフォーマットを確認して、形式を変換するかまたは適切なディレクトリーに格納してください。

KH00152

```
Unable to create a time object in ReadCRL()
```

説明

タイムオブジェクトを作成できませんでした。

Web サーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00153

```
Could not get lastUpdate field in CRL: aa....aa
```

aa....aa

ファイル名

説明

CRL の発行日が取得できませんでした。

Web サーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

CRL が正しく作成されているか、正しくダウンロードされたか確認してください。

KH00154

```
malloc failed in ReadCRL()
```

説明

処理に必要なメモリー確保に失敗しました。

Web サーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

システムのメモリー使用量を確認してください。

KH00155

```
Failed to stack CRL in ReadCRL()
```

説明

データ格納処理に失敗しました。

Web サーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

Web サーバを再起動してください。

KH00156

```
malloc failed in GetCRL()
```

説明

処理に必要なメモリー確保に失敗しました。

Web サーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

システムのメモリー使用量を確認してください。

KH00157

Unable to create a time object in GetCRL()

説明

タイムオブジェクトを作成できませんでした。

Web サーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00158

Unable to create a time object in GetCRL()

説明

タイムオブジェクトを作成できませんでした。

Web サーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00159

Could not get the issuer in GetCRL()

説明

CRL の発行者を取得できませんでした。

Web サーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

CRL が正しく作成されているか確認してください。

KH00160

```
Could not get the issuer in GetCRL()
```

説明

CRL の発行者を取得できませんでした。

Web サーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

CRL が正しく作成されているか確認してください。

KH00161

```
CRL is a duplicate: aa....aa will not be used in server bb....bb:cc....cc
```

aa....aa

ファイル名

bb....bb

ホスト名

cc....cc

ポート番号

説明

1 つの CA から発行された (同じ Subject を持つ) CRL を複数読み込みました。表示された CRL ファイルは使用しません。

エラーレベル: warn

対処

1 つの CA から発行された（同じ Subject を持つ）CRL は、ディレクトリー内に 1 つだけ格納してください。

KH00162

```
CRL is a duplicate: aa....aa will not be used in server bb....bb:cc....cc
```

aa....aa

ファイル名

bb....bb

ホスト名

cc....cc

ポート番号

説明

1 つの CA から発行された（同じ Subject を持つ）CRL を複数読み込みました。表示された CRL ファイルは使用しません。

エラーレベル: warn

対処

1 つの CA から発行された（同じ Subject を持つ）CRL は、ディレクトリー内に 1 つだけ格納してください。

KH00163

```
Unable to compare the times in GetCRL()
```

説明

時刻の比較ができませんでした。

Web サーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00164

CRL is a duplicate: *aa....aa* will not be used in server *bb....bb:cc....cc*

aa....aa

ファイル名

bb....bb

ホスト名

cc....cc

ポート番号

説明

1つのCAから発行された（同じSubjectを持つ）CRLを複数読み込みました。表示されたCRLファイルは使用しません。

エラーレベル: warn

対処

1つのCAから発行された（同じSubjectを持つ）CRLは、ディレクトリー内に1つだけ格納してください。

KH00165

CRL is a duplicate: *aa....aa* will not be used in server *bb....bb:cc....cc*

aa....aa

ファイル名

bb....bb

ホスト名

cc....cc

ポート番号

説明

1つのCAから発行された（同じSubjectを持つ）CRLを複数読み込みました。表示されたCRLファイルは使用しません。

エラーレベル: warn

対処

1 つの CA から発行された (同じ Subject を持つ) CRL は、ディレクトリー内に 1 つだけ格納してください。

KH00166

Unable to create a time object in CheckCRLs()

説明

タイムオブジェクトを作成できませんでした。

Web サーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00167

Unable to create a time object in CheckCRLs()

説明

タイムオブジェクトを作成できませんでした。

Web サーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00168

Could not get lastUpdate field in CheckCRLs()

説明

CRL の発行日が取得できませんでした。

Web サーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

CRL が正しく作成されているか確認してください。

KH00169

Could not get the current time in CheckCRLs()

説明

現在時刻を取得できませんでした。

Web サーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00170

Unable to compare the times in CheckCRLs()

説明

時刻の比較ができませんでした。Web サーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00171

CRL is not yet valid: *aa....aa*

aa....aa

ファイル名

説明

CRL の発行日が、現在時刻よりあとに設定されていました。

エラーレベル: warn

対処

システムの時刻設定を見直してください。

KH00172

Unable to compare the times in CheckCRLs()

説明

時刻の比較ができませんでした。Web サーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00173

CRL expired: *aa....aa*

aa....aa

ファイル名

説明

次回発行日を過ぎた CRL を読み込みました。

クライアント認証の際には、SSLCRLAuthoritative ディレクティブ設定値に従い処理します。

エラーレベル: warn

対処

新規 CRL を取得してください。

KH00174

unable to spawn gcache process

説明

gcache サーバの起動に失敗しました。

gcache サーバは起動しませんが、Web サーバは起動処理を続行します。

エラーレベル: crit

対処

このメッセージで出力される fork()に関する詳細情報について見直してください。

KH00175

Could not setup a new lock.

説明

ロック処理の初期化に失敗しました。Web サーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00177

SSLSessionCacheTimeout not set

説明

SSLSessionCacheTimeout ディレクティブの値が設定されていません。

Web サーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

SSLSessionCacheTimeout ディレクティブを設定してください。

KH00178

No SSL Certificate set for server *aa....aa:bb....bb*

aa....aa

ホスト名

bb....bb

ポート番号

説明

Web サーバ証明書が設定されていません。

Web サーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

SSLCertificateFile ディレクティブを設定してください。

KH00180

unable to set certificate

説明

SSLCertificateFile ディレクティブで指定した Web サーバ証明書を正しく設定できません。

Web サーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

SSLCertificateFile ディレクティブで指定した Web サーバ証明書が正しいフォーマットであるかどうか確認してください。

KH00181

unable to set private key

説明

SSLCertificateKeyFile または SSLCertificateFile ディレクティブで指定した Web サーバ秘密鍵が正しく設定できません。

Web サーバを起動しません。

エラーレベル: crit

対処

秘密鍵のフォーマットが正しいかどうか、また、秘密鍵と証明書が正しいペアで設定されているかどうか確認してください。

KH00182

```
[client aa....aa] [port bb....bb] allocate error
```

aa....aa

クライアントアドレス

bb....bb

クライアントポート番号

説明

SSL 処理に必要なメモリの確保に失敗しました。

SSL による接続ができません。

エラーレベル: error

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00183

```
allocate error
```

説明

SSL 処理に必要なメモリの確保に失敗しました。

SSL による接続ができません。

エラーレベル: error

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00184

```
[client aa....aa] [port bb....bb] data set error
```

aa....aa

クライアントアドレス

bb....bb

クライアントポート番号

説明

SSLの初期化処理に失敗しました。SSLによる接続ができません。

エラーレベル: error

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00185

```
data set error
```

説明

SSLの初期化処理に失敗しました。SSLによる接続ができません。

エラーレベル: error

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00187

```
SSL Library Error: aa....aa
```

aa....aa

詳細情報

説明

SSL ライブラリーでエラーが発生しました。

Web サーバ起動中の場合は、起動処理を中断します。SSL リクエスト処理中の場合は、SSL リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

KH00189

```
SSL handshake interrupted by system: client port aa....aa (bb....bb) (cc....cc) (dd....dd):ee....ee
```

aa....aa

ポート番号

bb....bb

SSL ハンドシェイク処理時間

cc....cc

エラーナンバー値

dd....dd

サーバプロセス ID

ee....ee

SSL ハンドシェイク処理の状態

説明

SSL ハンドシェイク処理が正しく終了しませんでした。

SSL リクエスト処理を終了します。

エラーレベル: info

KH00190

SSL handshake interrupted by system: client port *aa....aa*

aa....aa

ポート番号

説明

SSL ハンドシェイク処理が正しく終了しませんでした。

SSL リクエスト処理を終了します。

エラーレベル: info

KH00191

[client *aa....aa*] [port *bb....bb*] SSL library error *cc....cc* in handshake(*dd....dd*)(*ee....ee*)
(*ff....ff*):*gg....gg*

aa....aa

クライアントアドレス

bb....bb

クライアントポート番号

cc....cc

エラー番号

dd....dd

SSL ハンドシェイク処理時間

ee....ee

エラーナンバー値

ff....ff

サーバプロセス ID

gg....gg

SSL ハンドシェイク処理の状態

説明

SSL ハンドシェイク処理が正しく終了しませんでした。

SSL リクエスト処理を終了します。

エラーレベル: error

KH00192

[client *aa....aa*] SSL library error *bb....bb* in handshake

aa....aa

クライアントアドレス

bb....bb

エラー番号

説明

SSL ハンドシェイク処理が正しく終了しませんでした。

SSL リクエスト処理を終了します。

エラーレベル: error

KH00193

[client *aa....aa*] [port *bb....bb*] No client certificate

aa....aa

クライアントアドレス

bb....bb

クライアントポート番号

説明

クライアント証明書が送信されていません。

SSL リクエスト処理を終了します。

エラーレベル: error

KH00194

No client certificate

説明

クライアント証明書が送信されていません。

SSL リクエスト処理を終了します。

エラーレベル: error

KH00197

Unable to create a library context

説明

ライブラリーコンテキストを作成できませんでした。

処理を終了します。

エラーレベル:なし

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00198

Unable to create a key context

説明

キーコンテキストを作成できませんでした。

処理を終了します。

エラーレベル:なし

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00199

(aa....aa)bb....bb: Could not open private key file.

aa....aa

エラー番号

bb....bb

詳細情報

説明

サーバ秘密鍵ファイルがオープンできませんでした。処理を終了します。

エラーレベル:なし

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

2.5 KH00200 から KH00299 までのメッセージ

KH00200

Bad passphrase - try again

説明

サーバ秘密鍵ファイルのパスワードと入力されたパスワードが不一致です。

エラーレベル:なし

対処

正しいパスワードを入力してください。

KH00202

Could not read the appropriate private key file.

説明

サーバ秘密鍵ファイルが適切ではありませんでした。

処理を終了します。

エラーレベル:なし

対処

パスワード付きのサーバ秘密鍵を指定してください。

KH00203

(aa....aa)bb....bb: Could not open private key file.

aa....aa

エラー番号

bb....bb

詳細情報

説明

サーバ秘密鍵ファイルがオープンできませんでした。処理を終了します。

エラーレベル:なし

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

KH00204

Could not create the password file.

説明

パスワードファイルが作成できませんでした。

処理を終了します。

エラーレベル:なし

対処

不正なサーバ秘密鍵ファイルを読み込んだまたはパスワードが長過ぎるおそれがあります。これらについて確認してください。

KH00205

(aa....aa)bb....bb: Could not open the password file.

aa....aa

エラー番号

bb....bb

詳細情報

説明

パスワードファイルをオープンできませんでした。

処理を終了します。

エラーレベル:なし

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

KH00206

(aa....aa)bb....bb: Could not write the password file.

aa....aa

エラー番号

bb....bb

詳細情報

説明

パスワードファイルを作成できませんでした。

処理を終了します。

エラーレベル:なし

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

KH00207

(aa....aa)bb....bb: Could not write the password file.

aa....aa

エラー番号

bb....bb

詳細情報

説明

パスワードファイルを作成できませんでした。

処理を終了します。

エラーレベル:なし

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

KH00208

The value specified for the -bits option exceeds the maximum

説明

-bits に指定した値が指定可能な最大値を超えています。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

-bits に指定した値について見直してください。

KH00209

Unknown option *aa....aa*

aa....aa

オプション名

説明

不正なオプションが指定されています。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

指定したオプションを見直してください。

KH00210

aa....aa option requires an argument

aa....aa

オプション名

説明

オプション名で指定したオプションには引数が必要です。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

オプション名の指定を見直してください。

KH00211

Unable to create a library context

説明

ライブラリーコンテキストを作成できませんでした。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00212

Unable to create a cryptographic context

説明

暗号コンテキストを作成できませんでした。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00213

Unable to create a random object

説明

ランダムオブジェクトを作成できませんでした。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00214

Adding 'entropy' into random generator

説明

ランダムジェネレーターにエントロピーを追加します。

処理を続行します。

エラーレベル:なし

KH00215

Failed to set entropy

説明

エントロピーの設定に失敗しました。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00216

aa....aa random bytes loaded

aa....aa

バイト数

説明

乱数生成に使用するデータをバイト数分読み込みました。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

KH00217

Unable to associate the random object with the cryptographic context

説明

暗号コンテキストとランダムオブジェクトを関連づけられませんでした。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00218

Unable to create a key context

説明

キーコンテキストを作成できませんでした。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00219

Unable to create a cryptographic object

説明

暗号オブジェクトを作成できませんでした。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00220

Failed to initialize a cryptographic object

説明

暗号オブジェクトの初期化に失敗しました。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00221

Unable to set key generation parameters

説明

鍵生成パラメーターを設定できませんでした。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00222

Unable to create a key object

説明

キーオブジェクトを作成できませんでした。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00223

Key generation failed

説明

鍵生成に失敗しました。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00224

Failed to write the private key

説明

秘密鍵の出力に失敗しました。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

同時に出力されるエラーメッセージを参照してください。

KH00225

```
Key generation successful
```

説明

鍵生成に成功しました。処理を終了します。

エラーレベル:なし

KH00226

```
ERROR: (aa....aa) bb....bb
```

aa....aa

エラー番号

bb....bb

詳細情報

説明

詳細情報で示すエラーが発生しました。

処理を終了します。

エラーレベル:なし

対処

詳細情報に示す内容について見直してください。

KH00227

ERROR: (aa....aa) bb....bb

aa....aa

エラー番号

bb....bb

詳細情報

説明

詳細情報で示すエラーが発生しました。

処理を終了します。

エラーレベル:なし

対処

詳細情報に示す内容について見直してください。

KH00228

RSA Key Generation e= aa....aa, bits= bb....bb, primes= cc....cc

aa....aa

指数値

bb....bb

ビット数

cc....cc

素数

説明

RSA キーを生成します。

処理を続行します。

エラーレベル:なし

KH00229

Failed to set the parameter e

説明

パラメーターの設定に失敗しました。

処理を終了します。

エラーレベル:なし

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00230

Failed to set the parameter bits

説明

パラメーターの設定に失敗しました。

処理を終了します。

エラーレベル:なし

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00231

Failed to set the parameter primes

説明

パラメーターの設定に失敗しました。

処理を終了します。

エラーレベル:なし

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00233

Could not get the random number generator file *aa....aa*

aa....aa

ファイル名

説明

乱数生成用のファイルが見つかりませんでした。

処理を続行します。

エラーレベル:なし

対処

ファイル名のファイルが存在するか確認してください。

KH00234

Unknown signature type *aa....aa*

aa....aa

署名アルゴリズム名

説明

不正な署名アルゴリズム名が指定されています。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

指定した署名アルゴリズム名を見直してください。

KH00235

The specified subject is too long

説明

サブジェクト情報が長過ぎます。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

サブジェクトの指定について見直してください。

KH00236

Unknown option *aa....aa*

aa....aa

オプション名

説明

不正なオプションが指定されています。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

指定したオプションを見直してください。

KH00237

aa....aa option requires an argument

aa....aa

オプション名

説明

オプション名で指定したオプションには引数が必要です。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

オプション名の指定を見直してください。

KH00238

Unable to create a certificate request context

説明

証明書要求コンテキストを作成できませんでした。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00239

Unable to set a flag for the certificate request context

説明

証明書要求コンテキストにフラグを設定できませんでした。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00240

Unable to create a key context

説明

キーコンテキストを作成できませんでした。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00241

Unable to open the key file *aa....aa*

aa....aa

ファイル名

説明

鍵ファイルがオープンできませんでした。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

ファイル名の鍵ファイルが存在するかを確認してください。

KH00242

Unable to create a certificate request

説明

証明書要求を作成できませんでした。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00243

Unable to set a version for the certificate request

説明

証明書要求にバージョンを設定できませんでした。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00244

The specified subject is too long

説明

サブジェクト情報が長過ぎます。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

サブジェクトの指定について見直してください。

KH00245

Unable to retrieve the subject name from the user

説明

ユーザーからのサブジェクト名取得に失敗しました。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

サブジェクトの指定について見直してください。

KH00246

Subject: *aa....aa*

aa....aa

サブジェクト

説明

証明書発行要求に使用するサブジェクトです。

処理を続行します。

エラーレベル:なし

KH00247

Unable to create a subject name object

説明

サブジェクト名オブジェクトが作成できませんでした。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00248

Unable to set a subject name

説明

サブジェクト名を設定できませんでした。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00249

Unable to set a public key

説明

公開鍵を設定できませんでした。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00250

Failed to sign the certificate request

説明

証明書要求の署名に失敗しました。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00251

Unable to open the file *aa....aa*

aa....aa

ファイル名

説明

ファイル名のファイルをオープンできませんでした。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00252

A certificate signing request was successfully created

説明

証明書発行要求の作成に成功しました。

処理を終了します。

エラーレベル:なし

KH00253

Failed to write the certificate request

説明

証明書要求の出力に失敗しました。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

同時に出力されるエラーメッセージを参照してください。

KH00254

Unknown signature type *aa....aa*

aa....aa

署名アルゴリズム名

説明

不正な署名アルゴリズム名が指定されています。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

指定した署名アルゴリズム名を見直してください。

KH00255

Unknown option *aa....aa*

aa....aa

オプション名

説明

不正なオプションが指定されています。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

指定したオプションを見直してください。

KH00257

No certificate request was specified

説明

証明書要求が指定されていません。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

-in オプションが指定されているか確認してください。

KH00258

aa....aa option requires an argument

aa....aa

オプション名

説明

オプション名で指定したオプションには引数が必要です。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

オプション名の指定を見直してください。

KH00259

Unable to create a certificate request context

説明

証明書要求コンテキストを作成できませんでした。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00260

Unable to open the input file *aa....aa*

aa....aa

ファイル名

説明

ファイル名の入力ファイルをオープンできませんでした。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

ファイル名のファイルが存在するか確認してください。

KH00261

Failed to read the certificate request

説明

証明書要求の読み込みに失敗しました。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

同時に出力されるエラーメッセージを参照してください。

KH00280

Failed to write the certificate request

説明

証明書要求の出力に失敗しました。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

同時に出力されるエラーメッセージを参照してください。

KH00281

Unable to open the file *aa.....aa*

aa....aa

ファイル名

説明

ファイル名のファイルをオープンできませんでした。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00283

Failed to write the certificate request

説明

証明書要求の出力に失敗しました。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

同時に出力されるエラーメッセージを参照してください。

KH00284

Unknown certificate format *aa....aa*

aa....aa

指定値

説明

不正な証明書の形式が指定されています。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

形式の指定を見直してください。

KH00285

Unknown certificate format *aa....aa*

aa....aa

指定値

説明

不正な証明書の形式が指定されています。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

形式の指定を見直してください。

KH00286

Unknown option *aa....aa*

aa....aa

オプション名

説明

不正なオプションが指定されています。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

指定したオプションを見直してください。

KH00287

No certificate file was specified

説明

証明書が指定されていません。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

-in オプションが指定されているか確認してください。

KH00288

aa....aa option requires an argument

aa....aa

オプション名

説明

オプション名で指定したオプションには引数が必要です。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

オプション名の指定を見直してください。

KH00289

Unable to open the file *aa....aa*

aa....aa

ファイル名

説明

ファイル名のファイルをオープンできませんでした。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00290

Unable to create a certificate context

説明

証明書コンテキストを作成できませんでした。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00291

Unable to open the input file *aa....aa*

aa....aa

ファイル名

説明

ファイル名の入力ファイルをオープンできませんでした。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

ファイル名のファイルが存在するか確認してください。

KH00292

Failed to read the certificate

説明

証明書の読み込みに失敗しました。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

同時に出力されるエラーメッセージを参照してください。

KH00293

Failed to write the certificate

説明

証明書の出力に失敗しました。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

同時に出力されるエラーメッセージを参照してください。

KH00294

Failed to write the certificate

説明

証明書の出力に失敗しました。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

同時に出力されるエラーメッセージを参照してください。

KH00295

Unable to retrieve a subject name object from the certificate

説明

証明書からサブジェクト名オブジェクトを取得できませんでした。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00296

Unable to create a hash

説明

ハッシュを作成できませんでした。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00297

Unable to create a library context

説明

ライブラリーコンテキストを作成できませんでした。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

システムリソースの使用状況を確認してください。

KH00298

ERROR: (*aa....aa*) *bb....bb*

aa....aa

エラー番号

bb....bb

詳細情報

説明

詳細情報で示すエラーが発生しました。

処理を終了します。

エラーレベル:なし

対処

詳細情報に示す内容について見直してください。

KH00299

ERROR: (*aa....aa*) *bb....bb*

aa....aa

エラー番号

bb....bb

詳細情報

説明

詳細情報で示すエラーが発生しました。

処理を終了します。

エラーレベル:なし

対処

詳細情報に示す内容について見直してください。

2.6 KH00300 から KH00399 までのメッセージ

KH00300

```
hwstraceinfo: A shmat error occurred.
```

説明

共有メモリーの割り当てができません。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

共有メモリー識別子について見直してください。

KH00301

```
hwstraceinfo: An open logfile error occurred.
```

説明

出力ファイルを開けません。処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

出力ファイルについて見直してください。

KH00302

```
hwstraceinfo: The trace output completed.
```

説明

共有メモリーの内容をファイルに出力しました。

hwstraceinfo コマンド処理を終了します。

エラーレベル:なし

KH00303

hwstraceinfo: An open shared memory error(*aa....aa*) occurred.

aa....aa

詳細情報

説明

共有メモリーの参照に失敗しました。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

詳細情報に示す内容について見直してください。

KH00304

hwstraceinfo: A map shared memory error(*aa....aa*) occurred.

aa....aa

詳細情報

説明

共有メモリーのマッピングに失敗しました。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

詳細情報に示す内容について見直してください。

KH00305

hwstraceinfo: An open logfile error occurred.

説明

出力ファイルを開けません。処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

出力ファイルについて見直してください。

KH00306

```
hwstraceinfo: A write error occurred.
```

説明

共有メモリーの内容をファイル出力することに失敗しました。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

出力ファイルについて見直してください。

KH00307

```
hwstraceinfo: A write error occurred.
```

説明

共有メモリーの内容をファイル出力することに失敗しました。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

出力ファイルについて見直してください。

KH00308

```
hwstraceinfo: A write error occurred.
```


説明

共有メモリーの内容をファイル出力することに失敗しました。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

出力ファイルについて見直してください。

KH00309

```
hwstraceinfo: The trace output completed.
```

説明

共有メモリーの内容をファイルに出力しました。

hwstraceinfo コマンド処理を終了します。

エラーレベル:なし

KH00310

```
hwstraceinfo: A shmctl ID removal error occurred.
```

説明

共有メモリー識別子を削除できません。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

共有メモリー識別子について見直してください。

KH00311

```
hwstraceinfo: The shmid removal completed.
```

説明

共有メモリー識別子を削除しました。

hwstraceinfo コマンド処理を終了します。

エラーレベル:なし

KH00312

Rotation time must be > 0

説明

ログ分割時間間隔が不正です。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

ログ分割時間の間隔について見直してください。

KH00313

The number of files must be ≥ 1 and ≤ 256

説明

-fnum に指定した値が不正です。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

-fnum に指定した値について見直してください。

KH00314

The offset minutes from UTC must be ≥ -1439 and ≤ 1439

説明

-diff に指定した値が不正です。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

-diff に指定した値について見直してください。

KH00315

```
The file path is too long
```

説明

分割ログファイル名の長さが長過ぎます。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

分割ログファイルのプリフィクス長について見直してください。

KH00316

```
The file path is too long
```

説明

分割ログファイル名の長さが長過ぎます。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

分割ログファイルのプリフィクス長について見直してください。

KH00318

The file path is too long

説明

ログファイル名の長さが長過ぎます。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

ログファイルのプリフィクス長について見直してください。

KH00319

The size(KB) of file must be ≥ 1 and ≤ 2097151

説明

ログファイルサイズが不正です。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

ログファイルのサイズについて見直してください。

KH00320

The number of files must be ≥ 1 and ≤ 256

説明

ログファイル個数が不正です。

処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

ログファイルの個数について見直してください。

KH00324

The HWS trace could not open the ID file *aa....aa* specified in the HWSTraceIdFile.

aa....aa

ファイル名

説明

HWSTraceIdFile ディレクティブで指定したファイル名で示すファイルを開けません。

処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

KH00325

The HWS trace could not obtain the shared memory identifier from the file *aa....aa* specified in the HWSTraceIdFile.

aa....aa

ファイル名

説明

HWSTraceIdFile ディレクティブで指定したファイル名で示すファイルから共有メモリー識別子を取り出せません。

処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

KH00326

The format of the shared memory identifier specified in the HWSTraceIdFile is invalid.

説明

HWSTraceIdFile ディレクティブで指定したファイルの共有メモリー識別子はフォーマットが不正です。

処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

共有メモリー識別子について見直してください。

KH00328

```
HWS trace shmctl() IPC_RMID could not remove the shared memory segment(id=aa....aa).
```

aa....aa

共有メモリー識別子

説明

共有メモリーを削除できません。

処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

KH00329

```
The HWS trace could not open the ID file aa....aa specified in the HWSTraceIdFile.
```

aa....aa

ファイル名

説明

HWSTraceIdFile ディレクティブで指定したファイル名で示すファイルを開けません。

処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

KH00330

```
The HWS trace could not create the segment(size=aa....aa).
```

aa....aa

サイズ

説明

共有メモリーを確保できません。

処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

KH00331

```
The HWS trace could not assign the segment(id=aa....aa).
```

aa....aa

共有メモリー識別子

説明

共有メモリーの割り当てができません。

処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される `shmat()` に関する詳細情報について見直してください。

KH00332

HWS trace shmctl() IPC_STAT could not reduce the current value(id=aa....aa).

aa....aa

共有メモリー識別子

説明

共有メモリー識別子に対する共有メモリーの状態を抽出できません。

処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される shmctl()に関する詳細情報について見直してください。

KH00333

HWS trace shmctl() IPC_SET could not set the value(id=aa....aa), you probably need to modify User or Group directives.

aa....aa

共有メモリー識別子

説明

共有メモリー識別子に対する共有メモリーの状態を設定できません。

処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

User ディレクティブまたは Group ディレクティブで指定したユーザーが、システムに登録されていない場合に発生します。User ディレクティブ、Group ディレクティブの指定値を見直してください。

KH00334

The HWS trace could not create the segment(size=aa....aa).

aa....aa

サイズ

説明

共有メモリーを確保できません。

処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

KH00335

The HWS trace could not map the segment(id=*aa....aa*) for the parent.

aa....aa

識別子

説明

共有メモリーを空間に割り当てられません。

処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

KH00337

The HWS trace could not open the ID file *aa....aa* specified in the HWSTraceIdFile.

aa....aa

ファイル名

説明

HWSTraceIdFile ディレクティブで指定したファイル名で示すファイルを開けません。

処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

KH00338

The HWS trace created shared memory segment #*aa....aa*.

aa....aa

共有メモリー識別子

説明

内部トレース用の共有メモリーを確保しました。

処理を続行します。

エラーレベル: info

KH00340

The HWS trace could not open the ID file *aa....aa* specified in the HWSTraceIdFile.

aa....aa

ファイル名

説明

HWSTraceIdFile ディレクティブで指定したファイル名で示すファイルを開けません。

処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

KH00341

The HWS trace could not open the segment(id=*aa....aa*).

aa....aa

共有メモリー識別子

説明

共有メモリーのオープンに失敗しました。

処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

KH00342

The HWS trace could not map the segment(id=*aa....aa*) for the child.

aa....aa

識別子

説明

共有メモリーを空間に割り当てられません。

処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

KH00349

[client *aa....aa*] *bb....bb*:forcing termination of request "*cc....cc*"

aa....aa

クライアントアドレス

bb....bb

child process *プロセス ID*、server thread *スレッド ID*、または child process *プロセス ID*: server thread *スレッド ID*

CC....CC

リクエストライン

説明

計画停止要求受付から強制停止時間が経過したため、リクエストラインに示すリクエスト処理を中断しました。

Web サーバはリクエスト処理を中断して、停止処理を続行します。

エラーレベル: notice

KH00350

```
error reading response header from remote server aa....aa
```

aa....aa

ホスト名

説明

リモートの Web サーバからのレスポンスヘッダーの読み込みに失敗しました。

ステータスコード「502 Bad Gateway」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

エラーレベル: error

対処

リモートの Web サーバからのデータ読み込みの失敗を示すメッセージがないか確認してください。

KH00351

```
apr_socket_opt_set(FIONBIO): Failed to set
```

説明

FIONBIO オプション設定時にエラーが発生しました。

Web サーバは処理を続行します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

KH00352

```
apr_socket_opt_set(FIONBIO): Failed to set
```

説明

FIONBIO オプション設定時にエラーが発生しました。

Web サーバは処理を続行します。

エラーレベル: error

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

KH00353

```
Failed to set the PRFSPOOL environment variable
```

説明

PRFSPOOL 環境変数の設定に失敗しました。

Web サーバは起動処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

KH00354

```
Cannot load PRF library into server: aa....aa
```

aa....aa

詳細情報

説明

PRF ライブラリーのロードに失敗しました。

Web サーバは起動処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

KH00355

```
Cannot load PRF library into server: aa....aa
```

aa....aa

詳細情報

説明

PRF ライブラリーのロードに失敗しました。

Web サーバは起動処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

KH00356

```
Cannot load PRF library into server: aa....aa
```

aa....aa

詳細情報

説明

PRF ライブラリーのロードに失敗しました。

Web サーバは起動処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

KH00357

Cannot load PRF library into server: *aa....aa*

aa....aa

詳細情報

説明

PRF ライブラリーのロードに失敗しました。

Web サーバは起動処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

KH00358

Cannot load PRF library into server: *aa....aa*

aa....aa

詳細情報

説明

PRF ライブラリーのロードに失敗しました。

Web サーバは起動処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

KH00359

Cannot load PRF library into server: *aa....aa*

aa....aa

詳細情報

説明

PRF ライブラリーのロードに失敗しました。

Web サーバは起動処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

このメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

KH00360

```
PRF: open_service failed(aa....aa)
```

aa....aa

リターンコード

説明

PRF デーモンの使用ができません。

Web サーバは起動処理を続行します。

エラーレベル: warn

対処

PRF デーモンが起動しているか確認してください。

KH00361

```
The server did not send a status-code aa....aa response because the server already sent an error response to the client.
```

aa....aa

ステータスコード

説明

すでにエラーレスポンスをクライアントに送信しているため、ステータスコードのレスポンスは送信しません。

エラーレベル: info

KH00362

The server started by non-root user. User and Group directives is not used.

説明

一般ユーザーで起動しているため、User ディレクティブと Group ディレクティブは使用しません。

エラーレベル: notice

KH00363

Socket Input: timed out (*aa....aa:bb....bb --> cc....cc:dd....dd*)

aa....aa

接続先 IP アドレス

bb....bb

接続先ポート番号

cc....cc

Web サーバの IP アドレス

dd....dd

Web サーバのポート番号

説明

クライアントまたはバックエンドサーバからの受信処理でタイムアウトが発生しました。次のどれかの待ち時間を経過しました。

- クライアントからのリクエスト受信（コネクション確立後、HTTP プロトコルの受信）中にデータを受信しなくなった場合の待ち時間
- リバースプロキシを使用している場合の、バックエンドサーバへのリクエスト送信後からレスポンス受信までの待ち時間
- リバースプロキシを使用していて、バックエンドサーバからのレスポンス受信中にデータを受信しなくなった場合の待ち時間

エラーレベル: info

対処

Timeout ディレクティブまたは ProxyTimeout ディレクティブで指定した時間を経過したため、このメッセージが出力されました。ディレクティブの指定値を見直してください。

KH00364

```
Socket Output: timed out (aa....aa:bb....bb <-- cc....cc:dd....dd)
```

aa....aa

接続先 IP アドレス

bb....bb

接続先ポート番号

cc....cc

Web サーバの IP アドレス

dd....dd

Web サーバのポート番号

説明

クライアントまたはバックエンドサーバへの送信処理でタイムアウトが発生しました。次のどちらかの待ち時間を経過しました。

- クライアントへのレスポンス送信中にデータを送信できなくなった場合の待ち時間
- リバースプロキシを使用していて、バックエンドサーバへのリクエスト送信中にデータを送信できなくなった場合の待ち時間

エラーレベル: info

対処

Timeout ディレクティブまたは ProxyTimeout ディレクティブで指定した時間を経過したため、このメッセージが出力されました。ディレクティブの指定値を見直してください。

KH00375

```
Parent aa....aa: Using config file "bb....bb"
```

aa....aa

制御プロセス ID

bb....bb

コンフィグファイル名

説明

制御プロセスのプロセス ID および起動処理で使用したコンフィグファイル名を示します。

Web サーバは起動処理を続行します。

エラーレベル: notice

KH00376

```
Graceful stop requested, doing graceful stop
```

説明

Web サーバに対して計画停止が要求されました。計画停止処理を開始します。

エラーレベル: notice

KH00377

```
caught SIGUSR2, shutting down
```

説明

SIGUSR2 シグナル受信によって、Web サーバを停止しました。

エラーレベル: notice

KH00378

```
caught SIGXCPU, shutting down
```

説明

SIGXCPU シグナル受信によって、Web サーバを停止しました。

エラーレベル: notice

KH00379

```
caught SIGXFSZ, shutting down
```

説明

SIGXFSZ シグナル受信によって、Web サーバを停止しました。

エラーレベル: notice

KH00380

```
The server started by non-root user. User and Group directives is not used.
```

説明

一般ユーザーで起動しているため、User ディレクティブと Group ディレクティブは使用しません。

エラーレベル: notice

KH00382

```
child process aa....aa still did not exit, sending a SIGKILL
```

aa....aa

プロセス ID

説明

プロセス ID で示すサーバプロセスが終了していないため、SIGKILL シグナルを送信します。Web サーバの停止または再起動処理を続行します。

エラーレベル: info

KH00383

```
Couldn't start websocket log process 'aa....aa'.
```

aa....aa

HWSWebSocketLog ディレクティブ指定値

説明

WebSocket のログを出力するためのプロセス生成に失敗しました。

Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

HWSWebSocketLog ディレクティブをこのメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

KH00384

```
httpsd: Invalid websocket log path aa....aa.
```

aa....aa

ファイル名

説明

HWSWebSocketLog ディレクティブで指定したファイルパスが不正です。

Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

HWSWebSocketLog ディレクティブをこのメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

KH00385

```
httpsd: could not open websocket log file aa....aa.
```

aa....aa

ファイル名

説明

WebSocket のログファイルをオープンできませんでした。

Web サーバは起動処理を中断します。

エラーレベル:なし

対処

HWSWebSocketLog ディレクティブをこのメッセージで出力される詳細情報について見直してください。

3

KDKD で始まるメッセージ

JavaEE サーバが出力するメッセージについて説明しています。

3.1 KDKD10000 から KDKD11999 までのメッセージ

KDKD10001-E

The subcommand syntax is invalid.

説明

サブコマンドの構文が不正なため、サブコマンドを実行できませんでした。

対処

直前に出力されたエラーメッセージを確認し、そのメッセージの対処方法に従ってください。

KDKD10002-E

Two specified options cannot both be specified as "true" at the same time. (option = *aa....aa*, option = *bb....bb*)

aa....aa

サブコマンドのオプション

bb....bb

サブコマンドのオプション

説明

指定した2つのオプションは、同時にtrueを指定できません。

対処

help オプションを指定してサブコマンドの使用方法を確認して、どちらか一方のオプションを未指定にするか、falseを指定してください。

KDKD10003-E

Two specified options cannot be specified at the same time. (option = *aa....aa*, option = *bb....bb*)

aa....aa

サブコマンドのオプション

bb....bb

サブコマンドのオプション

説明

指定した2つのオプションは、同時に指定できません。

対処

help オプションを指定してサブコマンドの使用方法を確認して、どちらか一方のオプションを未指定にしてください。

KDKD10004-E

An option necessary for this option is not specified. (specified option = *aa....aa*, necessary option = *bb....bb*)

aa....aa

サブコマンドのオプション

bb....bb

サブコマンドのオプション

説明

同時に指定しなければならないサブコマンドのオプションが、片方だけ指定されています。

対処

help オプションを指定してサブコマンドの使用方法を確認してください。

KDKD10005-E

An invalid value was specified for an option. (option = *aa....aa*, option value = *bb....bb*)

aa....aa

サブコマンドのオプション

bb....bb

指定したオプション値

説明

サブコマンドのオプションに不正な値が指定されました。

対処

直前に出力されたエラーメッセージを確認し、そのメッセージの対処方法に従ってください。

KDKD10006-E

An invalid value was specified for an operand. (operand value = *aa....aa*)

aa....aa

指定したオペランド値

説明

サブコマンドのオペランドに不正な値が指定されました。

対処

直前に出力されたエラーメッセージを確認し、そのメッセージの対処方法に従ってください。

KDKD10007-E

The specified value is outside the valid range. (range = *aa....aa*)

aa....aa

指定可能範囲

説明

指定した値は指定範囲外の値です。

対処

指定可能範囲（range）で出力されている範囲内の値を設定してください。range には、*データ型名:範囲*の形式で出力されます。

データ型については以下のとおりです。

- INTEGER：*範囲*で示した整数値の範囲で指定します
- BOOLEAN：`true` または `false` で指定します
- REGEX：*範囲*で示した正規表現の範囲で指定します
- STRING：*範囲*で示した文字列を指定します

KDKD10008-E

A directory in the specified path does not exist.

説明

指定したディレクトリーは存在しません。

対処

- サブコマンドのオプションにパスを指定した場合
指定したパスのディレクトリーがサブコマンドを実行したホストに存在することを確認してください。
- サブコマンドのオプションにパスを指定していない場合
直後のエラーメッセージに出力されたパスのディレクトリーが、ノードのホストに存在することを確認してください。

KDKD10009-E

The specified path is not a directory.

説明

指定したパスはディレクトリーではありません。

対処

- サブコマンドのオプションにパスを指定した場合
指定したパスがディレクトリーであることを確認してください。
- サブコマンドのオプションにパスを指定していない場合
直後のエラーメッセージに出力されたパスのディレクトリーが、ディレクトリーであることを確認してください。

KDKD10010-E

The file in the specified path does not exist.

説明

指定したファイルが存在しません。

対処

指定したパスのファイルがサブコマンドを実行したホストに存在することを確認してください。

KDKD10011-E

The specified path is not a file.

説明

指定したパスはファイルではありません。

対処

指定したパスがファイルであることを確認してください。

KDKD10012-E

An invalid property was specified. (property name = *aa....aa*)

aa....aa

指定したプロパティ名

説明

不正なプロパティが指定されたため、コマンドの実行に失敗しました。

対処

直前に出力されたエラーメッセージを確認し、そのメッセージの対処方法に従ってください。

KDKD10013-E

The specified property name cannot be used.

説明

指定したプロパティ名は、そのプロパティを設定する対象（サーバ、サーバ間関連、ノード）で使用できるプロパティではありません。

対処

- サーバの作成時（create-webserver、create-prf）の場合
作成するサーバのサーバ種別で使用できるプロパティかどうかを確認してください。拡張プロパティを指定する場合はプレフィックスに「ex_」を付加してください。
- サーバ間関連作成時（create-relation）の場合

指定したサーバ間関連の関連種別で使用できるプロパティかどうかを確認してください。拡張プロパティを指定する場合はプレフィックスに「ex_」を付加してください。

- プロパティ追加時 (set) の場合

プロパティの追加対象 (サーバ、サーバ間関連、ノード) で使用できるプロパティかどうかを確認してください。拡張プロパティを指定する場合はプレフィックスに「ex_」を付加してください。

KDKD10014-E

An unspecifiable value was specified for the property value. (property name = *aa....aa*, property value = *bb....bb*, range = *cc....cc*)

aa....aa

指定したプロパティ名

bb....bb

指定したプロパティ値

cc....cc

プロパティの指定可能範囲

説明

プロパティに指定範囲外の値が指定されました。

対処

指定可能範囲 (range) で出力されている範囲内の値を設定してください。range には、**データ型名:範囲**の形式で出力されます。

データ型については以下のとおりです。

- INTEGER : **範囲**で示した整数値の範囲で指定します
- BOOLEAN : **true** または **false** で指定します
- REGEX : **範囲**で示した正規表現の範囲で指定します
- STRING : **範囲**で示した文字列を指定します

KDKD10015-E

The specified node does not exist in this domain. (node name = *aa....aa*)

aa....aa

ノード名

説明

指定したノードはこのドメインには存在しません。

対処

`list-nodes` サブコマンドで指定可能なノードを確認してください。

KDKD10016-E

The specified server does not exist in this domain. (server name = *aa....aa*, server type = *bb....bb*)

aa....aa

サーバ名

bb....bb

サーバ種別

説明

指定したサーバはこのドメインには存在しません。

対処

ドメインに存在するサーバを次のサブコマンドで確認して指定してください。

- `list-instances`
- `list-webservers`
- `list-prfs`

KDKD10017-E

The specified referencing server does not exist in this domain. (server name = *aa....aa*)

aa....aa

関連元サーバ名

説明

指定した関連元サーバはこのドメインには存在しません。

対処

ドメインに存在するサーバを次のサブコマンドで確認して指定してください。

- list-instances
- list-webservers
- list-prfs
- list-clusters

KDKD10018-E

The specified referenced server does not exist in this domain. (server name = *aa....aa*)

aa....aa

関連先サーバ名

説明

指定した関連先サーバはこのドメインには存在しません。

対処

ドメインに存在するサーバを次のサブコマンドで確認して指定してください。

- list-instances
- list-webservers
- list-prfs
- list-clusters

KDKD10019-E

The specified server does not exist in the specified node. (server name = *aa....aa*, server type = *bb....bb*, node name = *cc....cc*)

aa....aa

サーバ名

bb....bb

サーバ種別

CC....CC

ノード名

説明

指定したノードに、指定したサーバは存在しません。

対処

ノードに存在するサーバを次のサブコマンドで確認して指定してください。

- list-instances
- list-webservers
- list-prfs
- list-clusters

KDKD10020-E

The specified server-to-server relation does not exist in this domain. (relation name = *aa....aa*)

aa....aa

関連名

説明

指定したサーバ間関連はこのドメインには存在しません。

対処

list-relations サブコマンドでドメインに存在するサーバ間関連を確認して指定してください。

KDKD10022-E

The specified name is already used in the domain. (name = *aa....aa*)

aa....aa

指定した名称

説明

指定した名称は、すでにドメイン内で使用されています。

対処

次のサブコマンドで、ドメイン内で使用済みの名称を確認してください。

- list-nodes
- list-instances
- list-webservers
- list-prfs
- list-clusters
- list-relations
- list-configs

また、次に示す名称はシステムで使用済みまたは予約語のため使用できません。

- "domain"
- "server"
- "default"
- "server-config"
- "default-config"
- "default-webserver-config"
- "default-prf-config"
- "javaee"
- "webserver"
- "prf"
- "cluster"
- "redirect"
- "prf-relation"
- "HJES_"で始まる名称
- "構築済み Web サーバ名-config"
- "構築済み PRF 名-config"

KDKD10023-E

An error occurred in the processing to update domain.xml. (details = aa....aa)

aa....aa

詳細情報

説明

domain.xml の更新処理でエラーが発生しました。

このメッセージは次の場合に出力されることがあります。

- 指定した名称がドメイン内ですでに使用されている場合
- ほかのasadmin コマンドとdomain.xml の更新が競合した場合

対処

詳細情報に出力される要因を基に、以下の対処を行ってください。

- 指定した名称がドメイン内ですでに使用されている場合は、ドメイン内で使用されていない名称を指定してください。
- ほかのasadmin コマンドとdomain.xml の更新が競合した場合は、しばらく待ってから、コマンドを再実行してください。

KDKD10024-E

An error occurred in the processing to analyze domain.xml. (details = *aa....aa*)

aa....aa

詳細情報

説明

domain.xml の解析処理でエラーが発生しました。

このメッセージは次の場合に出力されることがあります。

- domain.xml の構文に誤りがある場合

対処

詳細情報に出力される要因を基に、以下の対処を行ってください。

- delete-domain サブコマンドで発生した場合、Java EE Server を再インストールしてください。
- その他のサブコマンドで発生した場合、本エラーが発生したサーバを再構築してください。

KDKD10026-E

A relation type with the specified name does not exist. (relation type = *aa....aa*)

aa....aa

関連種別

説明

指定した名称の関連種別は存在しません。

対処

help オプションで指定可能な関連種別を確認してください。

KDKD10028-E

The DAS and node versions are inconsistent.

説明

ドメイン管理サーバとノードのバージョンが不整合なため、処理を続行できませんでした。

対処

ドメイン管理サーバのホストおよびノードのホストに、同じ、または互換性のあるバージョンの製品をインストールしてください。

KDKD10029-W

A server template could not be reproduced in a domain. (copy-source file name = *aa....aa*, copy-destination file name = *bb....bb*, details = *cc....cc*)

aa....aa

複製元のファイル名

bb....bb

複製先のファイル名

cc....cc

詳細情報

説明

指定したドメインで使用するサーバテンプレートの複製に失敗しました。

対処

詳細情報を参照しエラーの要因を取り除いてください。

標準のサーバテンプレートを使用する場合は、対策後、`delete-domain` サブコマンドでドメインを削除し、改めてドメインの作成を行ってください。標準のサーバテンプレートを使用しないで、別途用意したサーバテンプレートを使用する場合は、本メッセージが出た場合でも、サーバの構築時にサーバテンプレートを指定して運用することでドメインを利用できます。

KDKD10030-E

```
The domain cannot be deleted because it contains a server. (domain name = aa....aa)
```

aa....aa

ドメイン

説明

ドメイン上にサーバが存在するため、ドメインを削除できません。

対処

次のサブコマンドでドメインに存在する各種サーバを確認してください。

- `list-instances`
- `list-webservers`
- `list-prfs`
- `list-clusters`

存在した各種サーバは、次のサブコマンドで削除してください。

- `delete-instance`
- `delete-webserver`
- `delete-prf`
- `delete-cluster`

サーバをすべて削除してから、ドメインの削除を再実行してください。

KDKD10031-E

```
The node cannot be deleted because it contains a server. (node name = aa....aa)
```

aa....aa

ノード名

説明

ノード上にサーバが存在するため、ノードを削除できません。

対処

次のサブコマンドでノードに存在する各種サーバを確認してください。

- list-instances
- list-webservers
- list-prfs

存在した各種サーバは、次のサブコマンドで削除してください。

- delete-instance
- delete-webserver
- delete-prf

サーバをすべて削除してから、ノードの削除を再実行してください。

KDKD10032-I

```
The server build will now start. (server type = aa....aa, server name = bb....bb)
```

aa....aa

サーバ種別

bb....bb

サーバ名

説明

サーバの構築を開始します。

KDKD10033-I

```
The server was built successfully. (server type = aa....aa, server name = bb....bb)
```

aa....aa

サーバ種別

bb....bb

サーバ名

説明

サーバの構築に成功しました。

KDKD10034-E

The server build failed. (server type = *aa....aa*, server name = *bb....bb*)

aa....aa

サーバ種別

bb....bb

サーバ名

説明

サーバの構築に失敗しました。

対処

直前に出力されたエラーメッセージを確認し、そのメッセージの対処方法に従ってください。

KDKD10035-E

The server already exists. (server type = *aa....aa*, server name = *bb....bb*)

aa....aa

サーバ種別

bb....bb

サーバ名

説明

指定したサーバ名のサーバはすでに存在します。

対処

別名を指定してサブコマンドを再度実行してください。

KDKD10036-E

An error occurred in the processing to build a server. (server type = *aa....aa*, server name = *bb....bb*)

aa....aa

サーバ種別

bb....bb

サーバ名

説明

サーバの構築処理中にエラーが発生しました。

対処

直前に出力されたエラーメッセージを確認し、そのメッセージの対処方法に従ってください。

KDKD10037-E

Duplicate files existed when the server was built. (duplicate files = *aa....aa*)

aa....aa

サーバ構築後、ファイル名が重複するファイル群（コンマ（,）区切りで出力）

説明

サーバテンプレート内のファイルで、格納ディレクトリーおよびファイル名が同じ、かつサフィックスの指定が以下の違いだけというファイルが混在する場合、構築先ノードの OS によってはファイル名が重複するため、サーバの構築処理を続行できません。

- OS 種別の指定があるものとないもの
- OS 種別の指定が同じで、CPU 種別の指定があるものとないもの
- OS 種別、CPU 種別の指定が同じで、文字エンコーディングが異なるもの
- OS 種別、CPU 種別の指定が同じで、文字エンコーディングがあるものとないもの
- OS 種別、CPU 種別の指定が同じで、.vtl 拡張子があるものとないもの

対処

ファイルのサフィックスの OS 種別、CPU 種別を明確に指定してください。OS 種別、CPU 種別が同じファイルは、一方のファイルを削除してください。

KDKD10038-E

A file with an invalid file name exists in a server template. (file name = *aa....aa*)

aa....aa

ファイル名

説明

サーバテンプレート内のファイルで、ファイル名に文字エンコーディング「Binary」と.vtl 拡張子が同時に指定されているため、サーバの構築処理を続行できません。

対処

バイナリ形式のファイルには文字エンコーディング「Binary」を指定し、Velocity による文字列置き換えをするファイルには.vtl 拡張子を指定して、不要なサフィックスは削除してください。

KDKD10039-W

The server was built successfully, and server information was registered in the domain. However, an error occurred when the file domain.xml was transferred to a node. (server name = *aa....aa*)

aa....aa

サーバ名

説明

サーバの構築は正常に完了しドメインに情報は登録されましたが、domain.xml の同期に失敗しました。

対処

直前に出力されたエラーメッセージを確認し、そのメッセージの対処方法に従って問題を解決してください。問題を解決したあとは、サーバの起動を実行して、サーバが起動できることを確認してください。

KDKD10040-E

Creation of the server file set failed. (file name = *aa....aa*, details = *bb....bb*)

aa....aa

ファイル名

bb....bb

詳細情報

説明

サーバファイルセットの作成に失敗しました。

以下の要因が考えられます。

- サーバテンプレートのVelocityの構文に誤りがある。
- ディスク容量不足によって一時ファイルの作成に失敗した。

対処

詳細情報に出力される要因を基に、次の対処を行ってください。

- サーバテンプレートの内容を確認して、Velocityの構文に誤りがある場合は修正してください。
- ディスクの空き容量不足の場合、ディスクの空き容量を確保してください。

問題が解決したら、次の対処を行ってください。

- JavaEE サーバの作成時 (create-instance) に発生した場合は、サーバを削除して再度構築するか、サーバを起動してください。
- JavaEE サーバの起動時 (start-instance、start-cluster、start-servers) に発生した場合は、サーバを停止して再度起動してください。
- その他のサブコマンドで発生した場合は、そのサブコマンドを再度実行してください。

KDKD10041-E

```
The default configuration information of the server does not exist. (default config name = aa....aa)
```

aa....aa

デフォルトのコンフィグ名

説明

サーバ種別要素に設定されているデフォルトのコンフィグ名に誤りがあるか、デフォルトのコンフィグ要素が削除されています。

対処

Java EE サーバの場合はデフォルトのコンフィグ要素を追加してください。Java EE サーバ以外の場合、各種サーバおよびドメイン管理サーバをすべて停止して、次のどちらかの方法でdomain.xml ファイルの回復を試みてください。

- ドメインディレクトリー/config 以下のdomain.xml を削除して、同ディレクトリーのdomain.xml のバックアップファイル (domain.xml.bak) を"domain.xml"にリネームする
- asadmin ユーティリティーコマンドのbackup-domain サブコマンドでバックアップしたバックアップファイルを使用して、restore-domain サブコマンドでドメインをリストアする

KDKD10042-E

An error occurred in a permission operation for a file or directory. (file or directory name = *aa....aa*, return code = *bb....bb*, details = *cc....cc*)

aa....aa

ファイルまたはディレクトリー名

bb....bb

リターンコード (コマンドの実行自体に失敗した場合は空文字)

cc....cc

詳細情報

説明

ファイルまたはディレクトリーの権限変更処理でエラーが発生しました。

対処

詳細情報に出力される要因を基に、以下の対処を行ってください。

- メモリーの空き容量を確保してください。

KDKD10043-I

Deletion of the server will now start. (server type = *aa....aa*, server name = *bb....bb*)

aa....aa

サーバ種別

bb....bb

サーバ名

説明

サーバの削除を開始します。

KDKD10044-I

The server was deleted successfully. (server type = *aa....aa*, server name = *bb....bb*)

aa....aa

サーバ種別

bb....bb

サーバ名

説明

サーバの削除に成功しました。

KDKD10045-E

Deletion of the server failed. (server type = *aa....aa*, server name = *bb....bb*)

aa....aa

サーバ種別

bb....bb

サーバ名

説明

サーバの削除に失敗しました。

対処

直前に出力されたエラーメッセージを確認し、そのメッセージの対処方法に従ってください。

KDKD10046-E

The server cannot be deleted because it is not in a stopped state. (server name = *aa....aa*)

aa....aa

サーバ名

説明

サーバが停止状態ではないため削除できません。

対処

次のサブコマンドでサーバを停止し、サーバの削除を再実行してください。

- stop-webserver
- stop-prf
- stop-servers

KDKD10047-E

This server cannot be deleted because it is in a server-to-server relation that assumes this server exists. (server name = *aa....aa*)

aa....aa

サーバ名

説明

サーバを関連先とするサーバ間関連が存在するため削除できません。

対処

list-relations サブコマンドの--to オプションに削除するサーバ名を指定して、そのサーバが関連先となっているサーバ間関連の存在を確認してください。そこで表示されたすべてのサーバ間関連をdelete-relation サブコマンドで削除してから、サーバの削除を再実行してください。

KDKD10048-W

The server information was successfully deleted from the domain. However, the server environment could not be deleted from the node. (server type = *aa....aa*, server name = *bb....bb*)

aa....aa

サーバ種別

bb....bb

サーバ名

説明

ノード上からサーバの環境を削除できませんでしたが、強制削除オプションが指定されたため、ドメインからサーバの情報を削除しました。そのため、ノード上にサーバの環境が残っている状態です。

対処

ノード上で次のどちらか該当するサーバ種別のクリーンアップサブコマンドを実行してください。

- cleanup-webserver
- cleanup-prf

KDKD10049-E

An error occurred in the processing to delete the server. (server type = *aa....aa*, server name = *bb....bb*)

aa....aa

サーバ種別

bb....bb

サーバ名

説明

サーバの削除処理中にエラーが発生しました。

対処

直前に出力されたエラーメッセージを確認し、そのメッセージの対処方法に従ってください。

KDKD10050-I

The server environment was deleted successfully. (server type = *aa....aa*, server name = *bb....bb*)

aa....aa

サーバ種別

bb....bb

サーバ名

説明

ノードに構築されていたサーバの環境の削除に成功しました。

KDKD10051-E

Deletion of the server environment failed. (server type = *aa....aa*, server name = *bb....bb*)

aa....aa

サーバ種別

bb....bb

サーバ名

説明

ノードに構築されているサーバの環境の削除に失敗しました。

対処

直前に出力されたエラーメッセージを確認し、そのメッセージの対処方法に従ってください。

KDKD10052-E

Deletion of the server file set failed. (file name = *aa....aa*, details = *bb....bb*)

aa....aa

ファイル名

bb....bb

詳細情報

説明

サーバファイルセットの削除に失敗しました。以下の要因が考えられます。

- サーバファイルセット中のファイルが使用中、またはファイルへのアクセスができない
- ディスク容量不足によって一時ファイルの作成に失敗した

対処

詳細情報に出力される要因を基に、以下の対処を行ってください。

- サーバファイルセット中のファイルの使用を中止するか、アクセスができる状態にしてください。
- ディスクの空き容量を確保してください。

KDKD10053-E

A node environment does not exist in the node directory. (node directory = *aa....aa*)

aa....aa

ノードディレクトリー

説明

ノードディレクトリーにノードの環境が1つも存在しないため、対象ノードを特定できません。

対処

指定したパスにノードディレクトリーが存在することを確認し、再実行してください。

KDKD10054-E

Multiple node environments exist in the node directory. (node directory = *aa....aa*)

aa....aa

ノードディレクトリー

説明

ノードディレクトリーに複数のノード環境が存在するため、対象ノードを特定できません。

対処

対象のノード名を指定して、再実行してください。

KDKD10055-E

The specified node environment does not exist. (node name = *aa....aa*)

aa....aa

ノード名

説明

指定したノードの環境はノードディレクトリーには存在しません。

対処

ノードディレクトリーに指定したノード名のディレクトリーが存在することを確認し、再実行してください。

KDKD10056-E

The specified server environment does not exist. (server name = *aa....aa*)

aa....aa

サーバ名

説明

指定したサーバの環境はノードディレクトリーには存在しません。

対処

ノードディレクトリーに指定したサーバ名のディレクトリーが存在することを確認し、再実行してください。または、指定したサーバ名のサーバ種別が正しいことを確認してください。cleanup-prf サブコマンドを実行した場合はパフォーマンストレーサー、cleanup-webserver サブコマンドを実行した場合は Web サーバのサーバ名を指定してください。

KDKD10057-I

Processing to display the list of servers will now start. (server type = *aa....aa*)

aa....aa

サーバ種別

説明

サーバの一覧表示を開始します。

KDKD10058-I

The list of servers was displayed successfully. (server type = *aa....aa*)

aa....aa

サーバ種別

説明

サーバの一覧表示に成功しました。

KDKD10059-E

Processing to display the list of servers failed. (server type = *aa....aa*)

aa....aa

サーバ種別

説明

サーバの一覧表示に失敗しました。

対処

直前に出力されたエラーメッセージを確認し、そのメッセージの対処方法に従ってください。

KDKD10060-E

A PRF or node with the specified name does not exist. (name = *aa....aa*)

aa....aa

指定した名称

説明

指定した名称の PRF またはノードが存在しないため、PRF の一覧を表示できませんでした。

対処

`list-prfs` サブコマンドをオペランドなしで実行して、ドメインに存在する PRF 名を確認してください。ノードを指定してこのメッセージが出力された場合は、`list-nodes` サブコマンドでドメインに存在するノード名を確認してください。

KDKD10061-E

A web server or node with the specified name does not exist. (name = *aa....aa*)

aa....aa

指定した名称

説明

指定した名称の Web サーバまたはノードが存在しないため、Web サーバの一覧を表示できませんでした。

対処

`list-webservers` サブコマンドをオペランドなしで実行して、ドメインに存在する Web サーバ名を確認してください。ノードを指定してこのメッセージが出力された場合は、`list-nodes` サブコマンドでドメインに存在するノード名を確認してください。

KDKD10062-I

```
Creation of the server-to-server relation will now start. (relation name = aa....aa, relation type = bb....bb, referencing server = cc....cc, referenced server = dd....dd)
```

aa....aa

関連名

bb....bb

関連種別

cc....cc

関連元サーバ名

dd....dd

関連先サーバ名

説明

サーバ間関連の作成を開始します。

KDKD10063-I

```
The server-to-server relation was created successfully. (relation name = aa....aa, relation type = bb....bb, referencing server = cc....cc, referenced server = dd....dd)
```

aa....aa

関連名

bb....bb

関連種別

cc....cc

関連元サーバ名

dd....dd

関連先サーバ名

説明

サーバ間関連の作成に成功しました。

KDKD10064-E

Creation of the server-to-server relation failed. (relation name = *aa....aa*, relation type = *bb....bb*, referencing server = *cc....cc*, referenced server = *dd....dd*)

aa....aa

関連名

bb....bb

関連種別

cc....cc

関連元サーバ名

dd....dd

関連先サーバ名

説明

サーバ間関連の作成に失敗しました。

対処

直前に出力されたエラーメッセージを確認し、そのメッセージの対処方法に従ってください。

KDKD10065-E

The specified server cannot be set as the referencing server in a server-to-server relation. (server name = *aa....aa*, relation type = *bb....bb*)

aa....aa

サーバ名

bb....bb

関連種別名

説明

サーバ間関連の関連元サーバに指定しようとしたサーバは、このサーバ間関連には設定できないサーバ種別またはドメイン管理サーバのため、関連を作成できません。

対処

各サーバ間関連の関連元には、次のサーバ種別のサーバを指定してください。

- redirect : Web サーバ
- prf-relation : Web サーバまたは Java EE サーバ

なお、ドメイン管理サーバは指定しないでください。

KDKD10066-E

The specified server cannot be set as the referenced server in a server-to-server relation.
(server name = *aa....aa*, relation type = *bb....bb*)

aa....aa

サーバ名

bb....bb

関連種別名

説明

サーバ間関連の関連先サーバに指定しようとしたサーバは、このサーバ間関連には設定できないサーバ種別またはドメイン管理サーバのため、関連を作成できません。

対処

各サーバ間関連の関連先には、次のサーバ種別のサーバを指定してください。

- redirect : Java EE サーバまたはクラスタ
- prf-relation : PRF

なお、ドメイン管理サーバは指定しないでください。

KDKD10067-E

The server-to-server relation could not be created because, after it was created, the number of instances of referencing servers would exceed the upper limit. (server name = *aa....aa*, relation type = *bb....bb*)

aa....aa

サーバ名

bb....bb

関連種別名

説明

このサーバ間関連を作成すると、関連元サーバの多重度の制限を超えるため、作成できません。

対処

`list-relations` サブコマンドの `--to` オプションに、関連先サーバに指定しようとしたサーバ名を指定し、すでに存在するサーバ間関連を確認してください。そのサーバ間関連が不要であれば、`delete-relation` サブコマンドで削除し、サーバ間関連の作成を再実行してください。

KDKD10068-E

The server-to-server relation could not be created because, after it was created, the number of instances of referenced servers would exceed the upper limit. (server name = *aa....aa*, relation type = *bb....bb*)

aa....aa

サーバ名

bb....bb

関連種別名

説明

このサーバ間関連を作成すると、関連先サーバの多重度の制限を超えるため、作成できません。

対処

`list-relations` サブコマンドの `--from` オプションに、関連元サーバに指定しようとしたサーバ名を指定し、すでに存在するサーバ間関連を確認してください。そのサーバ間関連が不要であれば、`delete-relation` サブコマンドで削除し、サーバ間関連の作成を再実行してください。

KDKD10070-E

The nodes of the referencing and referenced servers are different. (referencing-server name = *aa....aa*, referenced-server node = *bb....bb*, referenced-server name = *cc....cc*, referenced-server node = *dd....dd*)

aa....aa

関連元サーバ名

bb....bb

関連元サーバのノード名

cc....cc

関連先サーバ名

dd....dd

関連先サーバのノード名

説明

関連元サーバのノードと関連先サーバのノードが異なるため、サーバ間関連を作成できません。

対処

次に示す関連種別でサーバ間関連を作成する場合は、同一ノードに存在する関連元サーバおよび関連先サーバを指定してください。

- prf-relation

KDKD10071-I

Deletion of the server-to-server relation will now start. (relation name = *aa....aa*)

aa....aa

関連名

説明

サーバ間関連の削除を開始します。

KDKD10072-I

The server-to-server relation was deleted successfully. (relation name = *aa....aa*)

aa....aa

関連名

説明

サーバ間関連の削除に成功しました。

KDKD10073-E

Deletion of the server-to-server relation failed. (relation name = *aa....aa*)

aa....aa

関連名

説明

サーバ間関連の削除に失敗しました。

対処

直前に出力されたエラーメッセージを確認し、そのメッセージの対処方法に従ってください。

KDKD10074-E

The server-to-server relation could not be deleted because, after it was deleted, the number of instances of referencing servers would be lower than the lower limit. (server name = *aa....aa*, relation type = *bb....bb*)

aa....aa

サーバ名

bb....bb

関連種別名

説明

このサーバ間関連を削除すると、関連元サーバの多重度の最低値を下回るため、削除できません。

対処

別の関連を作成してから再実行してください。

KDKD10075-E

The server-to-server relation could not be deleted because, after it was deleted, the number of instances of referenced servers would be lower than the lower limit. (server name = *aa....aa*, relation type = *bb....bb*)

aa....aa

サーバ名

bb....bb

関連種別名

説明

このサーバ間関連を削除すると、関連先サーバの多重度の最低値を下回るため、削除できません。

対処

別の関連を作成してから再実行してください。

KDKD10076-I

```
Processing to display the server-to-server relation list will now start.
```

説明

サーバ間関連の一覧表示を開始します。

KDKD10077-I

```
The server-to-server relation list was displayed successfully.
```

説明

サーバ間関連の一覧表示に成功しました。

KDKD10079-E

```
The command failed because an invalid attribute value was specified. (attribute name =  
aa....aa, attribute value = bb....bb)
```

aa....aa

属性名

bb....bb

指定した属性値

説明

不正な属性値が指定されたため、コマンドの実行に失敗し、属性値は変更されませんでした。

対処

直前に出力されたエラーメッセージを確認し、そのメッセージの対処方法に従ってください。

KDKD10080-E

The value of the specified attribute cannot be changed.

説明

指定した属性は、`set` サブコマンドでの値の変更が禁止されています。

対処

指定した属性が、`set` サブコマンドで値を変更できる属性かどうか確認してください。

KDKD10081-E

The specified attribute value is outside the range of valid attribute values. (range = *aa....aa*)

aa....aa

指定可能範囲

説明

指定した属性値は、指定範囲外のため、値を設定できませんでした。

対処

メッセージ中の `range` (指定可能範囲) に出力されている範囲内の値を設定してください。`range` には、`データ型名:範囲`の形式で出力されます。

データ型については以下のとおりです。

- INTEGER : `範囲`で示した整数値の範囲で指定します
- BOOLEAN : `true` または `false` で指定します
- REGEX : `範囲`で示した正規表現の範囲で指定します
- STRING : `範囲`で示した文字列を指定します

KDKD10082-I

Processing to start the server will now start. (server type = *aa....aa*, server name = *bb....bb*)

aa....aa

サーバ種別

bb....bb

サーバ名

説明

サーバの起動を開始します。

KDKD10083-I

The server was started successfully. (server type = *aa....aa*, server name = *bb....bb*)

aa....aa

サーバ種別

bb....bb

サーバ名

説明

サーバの起動に成功しました。

ただし、サーバ種別が「javaee」の場合、Java EE サーバ（サーバインスタンス）の起動に成功したかどうかは、Java EE サーバ（サーバインスタンス）のメッセージログにKDKD20031-I が出力されているかどうかで確認してください。

KDKD10084-E

Processing to start the server failed. (server type = *aa....aa*, server name = *bb....bb*)

aa....aa

サーバ種別

bb....bb

サーバ名

説明

サーバの起動に失敗しました。

対処

直前に出力されたエラーメッセージを確認し、そのメッセージの対処方法に従ってください。

KDKD10085-I

The server has already started. (server type = *aa....aa*, server name = *bb....bb*)

aa....aa

サーバ種別

bb....bb

サーバ名

説明

サーバは起動済みです。

KDKD10086-W

The processing to start the server is already in progress. (server type = *aa....aa*, server name = *bb....bb*)

aa....aa

サーバ種別

bb....bb

サーバ名

説明

サーバはすでに起動処理中です。

KDKD10087-E

The server was not started because an error occurred during startup of a server that this server depends on. (server type = *aa....aa*, server name = *bb....bb*)

aa....aa

サーバ種別

bb....bb

サーバ名

説明

依存先サーバの起動でエラーが発生したため、このサーバは起動しませんでした。

対処

依存先サーバの起動で出力されたエラーメッセージを参照してください。

KDKD10088-E

A timeout occurred in the processing to start the server. (server type = *aa....aa*, server name = *bb....bb*, timeout time = *cc....cc*)

aa....aa

サーバ種別

bb....bb

サーバ名

cc....cc

サーバ起動タイムアウト時間

説明

サーバの起動処理でタイムアウトが発生したため、このサーバは起動しませんでした。

対処

サーバのログなどを確認して、サーバ側で想定よりも起動に時間が掛かっていた原因を調査してください。原因に応じて、次の対処を実施してください。

- タイムアウト時間の見積もり不足
次のパラメーターをset サブコマンドで変更してください。
 - `configs.config.javaEEサーバのコンフィグ名.hitachi-manage-info.start-timeout-in-seconds`
 - `hitachi-prf-configs.hitachi-prf-config.PRFのコンフィグ名.hitachi-manage-info.start-timeout-in-seconds`
 - `hitachi-webserver-configs.hitachi-webserver-config.Webサーバのコンフィグ名.hitachi-manage-info.start-timeout-in-seconds`
- サーバ側に問題がある (タイムアウト時間は妥当)

サーバ側で問題を解決してください。サーバコマンドを実行するスクリプトのプロセスが残存することがあります。しばらく待ってKDKD10155-I のメッセージの後に、KDKD10156-I のメッセージが出力されていない場合は、KDKD10155-I にあるプロセスに対してkill コマンドを実行してください。

KDKD10089-E

An error occurred in the processing to start the server. (server type = *aa....aa*, server name = *bb....bb*)

aa....aa

サーバ種別

bb....bb

サーバ名

説明

サーバの起動処理中にエラーが発生しました。

対処

直前に出力されたエラーメッセージを確認し、そのメッセージの対処方法に従ってください。

KDKD10090-E

The check of whether a server process exists has failed. (server type = *aa....aa*, server name = *bb....bb*, process ID = *cc....cc*)

aa....aa

サーバ種別

bb....bb

サーバ名

cc....cc

プロセス ID

説明

サーバの起動処理後のプロセス存在確認に失敗しました。サーバは起動していないか、プロセス存在確認の処理が正しく実行されていません。

対処

サーバを構築したホスト上で、メッセージに表示されたプロセス ID のプロセスを確認してください。

プロセスが存在しない場合は、プロセスダウンが発生していると思われますので、サーバのログを確認し、プロセスダウンの原因を調査してください。

プロセスが存在する場合は、次の対処を実施してください。

サーバの構築先ノードがドメイン管理サーバと異なるホストの場合は、ネットワーク障害の疑いがありますので、ドメイン管理サーバおよびノード上の `asadmin` が出力したログを確認し、ネットワーク障害の原因を調査してください。

ネットワークに問題がない、またはサーバの構築先ノードがドメイン管理サーバと同じホストの場合は、`asadmin` のサーバの停止サブコマンドでいったん停止ししてください。停止してもプロセスが存在する場合は OS の機能でプロセスを停止し、`asadmin` のサーバの起動サブコマンドで再度サーバを起動してください。

KDKD10091-I

```
The server build was executed before the server was started. Startup of the server will continue. (server name = aa....aa)
```

aa....aa

サーバ名

説明

起動対象のサーバが構築されていなかったため、サーバの構築をして、成功しました。引き続き、サーバを起動します。

KDKD10092-E

```
The server build, executed before server startup, has failed. (server name = aa....aa)
```

aa....aa

サーバ名

説明

起動対象のサーバが構築されていなかったため、サーバの構築をしましたが、構築に失敗しました。そのため、サーバを起動しません。

対処

直前に出力されたエラーメッセージを確認し、そのメッセージの対処方法に従ってください。

KDKD10093-I

Processing to stop the server will now start. (server type = *aa....aa*, server name = *bb....bb*, stop method = *cc....cc*)

aa....aa

サーバ種別

bb....bb

サーバ名

cc....cc

停止方式 (normal | graceful)

説明

サーバの停止を開始します。

KDKD10094-I

The server was stopped successfully. (server type = *aa....aa*, server name = *bb....bb*, stop method = *cc....cc*)

aa....aa

サーバ種別

bb....bb

サーバ名

cc....cc

停止方式 (normal | graceful)

説明

サーバの停止に成功しました。

KDKD10095-E

Processing to stop the server failed. (server type = *aa....aa*, server name = *bb....bb*, stop method = *cc....cc*)

aa....aa

サーバ種別

bb....bb

サーバ名

cc....cc

停止方式 (normal | graceful)

説明

サーバの停止に失敗しました。

対処

直前に出力されたエラーメッセージを確認し、そのメッセージの対処方法に従ってください。

KDKD10096-I

```
The server has already stopped. (server type = aa....aa, server name = bb....bb)
```

aa....aa

サーバ種別

bb....bb

サーバ名

説明

サーバは停止済みです。

KDKD10097-E

```
The server was not stopped because an error occurred during the stopping of a server that this server depends on. (server type = aa....aa, server name = bb....bb)
```

aa....aa

サーバ種別

bb....bb

サーバ名

説明

依存元サーバの停止でエラーが発生したため、このサーバは停止しませんでした。

対処

依存元サーバの停止で出力されたエラーメッセージを参照してください。

KDKD10098-E

The server cannot be stopped because it is now starting. (server type = *aa....aa*, server name = *bb....bb*)

aa....aa

サーバ種別

bb....bb

サーバ名

説明

サーバは起動中のため停止できません。

対処

起動処理が終了後、再実行してください。

KDKD10099-E

A timeout occurred in the processing to stop the server. (server type = *aa....aa*, server name = *bb....bb*, timeout time = *cc....cc*)

aa....aa

サーバ種別

bb....bb

サーバ名

cc....cc

サーバ停止処理のタイムアウト時間

説明

サーバの停止処理中に、タイムアウトが発生しました。

対処

サーバのログなどを確認して、サーバの起動に想定よりも時間が掛かった原因を調査してください。原因に応じて、次の対処を実施してください。

- タイムアウト時間の不足

次のパラメーターをset サブコマンドで変更してください。

- `configs.config.Java EEサーバのコンフィグ名.hitachi-manage-info.stop-timeout-in-seconds`
 - `hitachi-prf-configs.hitachi-prf-config.PRFのコンフィグ名.hitachi-manage-info.stop-timeout-in-seconds`
 - `hitachi-webserver-configs.hitachi-webserver-config.Webサーバのコンフィグ名.hitachi-manage-info.stop-timeout-in-seconds`
- サーバ側に問題がある（タイムアウト時間は妥当）

サーバ側で問題を解決してください。サーバコマンドを実行するスクリプトのプロセスが残存することがあります。しばらく待って、KDKD10155-I のメッセージのあとにKDKD10156-I のメッセージが出力されているかどうかを確認してください。KDKD10156-I が出力されていない場合は、KDKD10155-I にあるプロセスに対してkill コマンドを実行してください。

KDKD10100-E

A timeout occurred in the processing for a graceful stop of the server. (server type = *aa....aa*, server name = *bb....bb*, timeout time = *cc....cc*)

aa....aa

サーバ種別

bb....bb

サーバ名

cc....cc

サーバ停止タイムアウト時間

説明

サーバの計画停止がタイムアウトしました。

対処

Web サーバのリクエスト状況を確認してください。または、`--graceful` オプションに`false` を指定して、サブコマンドを再実行してください。

KDKD10101-E

An error occurred in the processing to stop a server. (server type = *aa....aa*, server name = *bb....bb*)

aa....aa

サーバ種別

bb....bb

サーバ名

説明

サーバの停止処理中にエラーが発生しました。

対処

直前に出力されたエラーメッセージを確認し、そのメッセージの対処方法に従ってください。

KDKD10102-I

Processing to start the servers in a batch will now start.

説明

サーバの一括起動を開始します。

KDKD10103-I

The servers were successfully started in a batch.

説明

サーバの一括起動に成功しました。ドメイン上のすべてのサーバが起動しました。

KDKD10104-E

Processing to start the servers in a batch failed.

説明

一部のサーバの起動でエラーが発生したため、サーバの一括起動に失敗しました。起動に成功したサーバはそのまま稼働した状態にします。

対処

直前に出力されたエラーメッセージから、または各種サーバの `list` 系サブコマンドで、起動に失敗したサーバを確認し、そのサーバのログを確認してください。

KDKD10105-E

There is no server to be started.

説明

起動対象のサーバが存在しません。

対処

次のサブコマンドで、ドメインにサーバが存在することを確認してください。

- list-instances
- list-webservers
- list-prfs
- list-clusters

KDKD10106-I

Processing to stop the servers in a batch will now start.

説明

サーバの一括停止を開始します。

KDKD10107-I

The servers were successfully stopped in a batch.

説明

サーバの一括停止に成功しました。ドメイン上のすべてのサーバを停止しました。

KDKD10108-E

Processing to stop the servers in a batch failed.

説明

一部のサーバの停止でエラーが発生したため、サーバの一括停止に失敗しました。停止に成功したサーバはそのまま停止した状態にします。

対処

直前に出力されたエラーメッセージから、または各種サーバのlist系サブコマンドで、停止に失敗したサーバを確認し、そのサーバのログを確認してください。

KDKD10109-E

```
There is no server to be stopped.
```

説明

停止対象のサーバが存在しません。

対処

次のサブコマンドで、ドメインにサーバが存在することを確認してください。

- list-instances
- list-webservers
- list-prfs
- list-clusters

KDKD10110-I

```
Monitoring of the server will now start. (server type = aa....aa, server name = bb....bb)
```

aa....aa

サーバ種別

bb....bb

サーバ名

説明

サーバの監視を開始しました。

KDKD10111-I

Monitoring of the server finished. (server type = *aa....aa*, server name = *bb....bb*)

aa....aa

サーバ種別

bb....bb

サーバ名

説明

サーバの監視を終了しました。

KDKD10112-E

A server failure was detected. (server type = *aa....aa*, server name = *bb....bb*, server status = *cc....cc*)

aa....aa

サーバ種別

bb....bb

サーバ名

cc....cc

検知後のサーバのステータス

説明

サーバの障害を検知しました。

対処

このメッセージの出力後に実行された、障害情報自動採取機能で収集した資料を取得し、障害が発生したサーバのログを確認してください。

KDKD10113-E

An error occurred in the check of whether a server process exists. (server type = *aa....aa*, server name = *bb....bb*)

aa....aa

サーバ種別

bb....bb

サーバ名

説明

サーバのプロセス存在チェック中にエラーが発生しました。

対処

直前に出力されたエラーメッセージを確認し、そのメッセージの対処方法に従ってください。

KDKD10114-E

The existence of a server process could not be verified. (server type = *aa....aa*, server name = *bb....bb*, process ID = *cc....cc*)

aa....aa

サーバ種別

bb....bb

サーバ名

cc....cc

プロセス ID

説明

サーバのプロセスが確認できませんでした。サーバのプロセスがダウンしています。

対処

サーバを構築したホスト上で、メッセージに表示されたプロセス ID のプロセスが存在しないことを確認してください。また、サーバのログを参照し、プロセスダウンした要因を確認してください。

KDKD10116-I

The server status changed. (server type = *aa....aa*, server name = *bb....bb*, server status before change = *cc....cc*, server status after change = *dd....dd*)

aa....aa

サーバ種別

bb....bb

サーバ名

cc....cc

変化前のサーバのステータス

dd....dd

変化後のサーバのステータス

説明

サーバの状態が変化しました。

KDKD10117-I

Registration of the event-hooked command will now start. (event-hooked command name = *aa....aa*)

aa....aa

イベント検知時コマンド名

説明

イベント検知時コマンドの登録を開始します。

KDKD10118-I

The event-hooked command was registered successfully. (event-hooked command name = *aa....aa*)

aa....aa

イベント検知時コマンド名

説明

イベント検知時コマンドの登録に成功しました。

KDKD10119-E

Registration of the event-hooked command failed. (event-hooked command name = *aa....aa*)

aa....aa

イベント検知時コマンド名

説明

イベント検知時コマンドの登録に失敗しました。

対処

直前に出力されたエラーメッセージを確認して、そのメッセージの対処方法に従ってください。

KDKD10120-E

An event-hooked command of the same name is already registered.

説明

指定の名前と一致するイベント検知時コマンドはすでに登録されています。そのため、指定のイベント検知時コマンドは登録できません。

対処

別名を指定してください。

KDKD10121-E

An event-hooked command that has the same execution trigger is already registered.
(message ID = *aa....aa*, event-hooked command name = *bb....bb*)

aa....aa

メッセージ ID

bb....bb

実行契機が重複するイベント検知時コマンド名

説明

イベントの実行契機（メッセージ ID）が一致する別のイベント検知時コマンドがすでに登録されています。そのため、指定のイベント検知時コマンドは登録できません。

対処

message-id の指定が正しいか確認してください。すでにイベント検知時コマンドが登録されているメッセージ ID に対してイベント検知時の処理を追加する場合は、登録済みのイベント検知時コマンドのスク립トに対して処理を追加してください。

KDKD10122-I

Processing to display the list of event-hooked commands will now start.

説明

イベント検知時コマンドの一覧表示を開始します。

KDKD10123-I

The list of event-hooked commands was displayed successfully.

説明

イベント検知時コマンドの一覧表示に成功しました。

KDKD10125-I

Processing to unregister the event-hooked command will now start. (event-hooked command name = *aa....aa*)

aa....aa

イベント検知時コマンド名

説明

イベント検知時コマンドの削除を開始します。

KDKD10126-I

The event-hooked command was unregistered successfully. (event-hooked command name = *aa....aa*)

aa....aa

イベント検知時コマンド名

説明

イベント検知時コマンドの削除に成功しました。

KDKD10127-E

Processing to unregister the event-hooked command failed. (event-hooked command name = *aa....aa*)

aa....aa

イベント検知時コマンド名

説明

イベント検知時コマンドの削除に失敗しました。

対処

直前に出力されたエラーメッセージを確認して、そのメッセージの対処方法に従ってください。

KDKD10128-E

Execution of the event-hooked command was suppressed because the maximum number of event occurrences was exceeded. (event-hooked command name = *aa....aa*, message ID = *bb....bb*, server name = *cc....cc*, node name = *dd....dd*)

aa....aa

イベント検知時コマンド名

bb....bb

メッセージ ID

cc....cc

サーバ名または null

dd....dd

ノード名または null

説明

実行監視オプションに指定した時間間隔内で指定した実行回数を超えてイベント検知時コマンドが実行されました。

対処

イベント検知時コマンドを実行したことでイベント検知対象のイベントが発生し、この繰り返しによって無限にイベント検知時コマンドが実行されるような状態となっているおそれがあります。イベント検知時コマンドの構成などを見直してください。

KDKD10129-I

This event was ignored, because it was issued by an event-hooked command. (message ID = *aa....aa*, server name = *bb....bb*, node name = *cc....cc*)

aa....aa

メッセージ ID

bb....bb

サーバ名または null

cc....cc

ノード名または null

説明

イベント検知したイベントがイベント検知処理で発生したため、そのイベントを無視しました。

対処

イベント検知時コマンドを実行したことでイベント検知対象のイベントが発生し、この繰り返しによって無限にイベント検知時コマンドが実行されるような状態となっているおそれがあります。イベント検知時コマンドの構成などを見直してください。

KDKD10130-W

The event-hooked command is already unregistered.

説明

指定の名称のイベント検知時コマンドはすでに登録解除されています。

KDKD10131-I

Execution of the event-hooked command will now start. (event-hooked command name = *aa....aa*, message ID = *bb....bb*, server name = *cc....cc*, node name = *dd....dd*)

aa....aa

イベント検知時コマンド名

bb....bb

メッセージ ID

cc....cc

サーバ名または null

dd....dd

ノード名または null

説明

イベント検知時コマンドを開始します。

KDKD10132-I

Execution of the event-hooked command finished. (event-hooked command name = *aa....aa*, message ID = *bb....bb*, server name = *cc....cc*, node name = *dd....dd*)

aa....aa

イベント検知時コマンド名

bb....bb

メッセージ ID

cc....cc

サーバ名または null

dd....dd

ノード名または null

説明

イベント検知時コマンドが終了しました。

KDKD10133-E

Execution of the event-hooked command failed. (event-hooked command name = *aa....aa*, message ID = *bb....bb*, server name = *cc....cc*, node name = *dd....dd*)

aa....aa

イベント検知時コマンド名

bb....bb

メッセージ ID

cc....cc

サーバ名または null

dd....dd

ノード名または null

説明

イベント検知時コマンドの実行に失敗しました。

対処

直前に出力されたエラーメッセージを確認し、そのメッセージの対処方法に従ってください。

KDKD10134-E

The event-hooked command returned a value other than 0. (command name = *aa....aa*, return value = *bb....bb*)

aa....aa

コマンド名

bb....bb

戻り値

説明

イベント検知時コマンドが 0 以外の戻り値を返しました。イベント検知時コマンドが失敗したおそれがあります。

対処

直前に出力されたメッセージを確認し、そのメッセージの対処方法に従ってください。

KDKD10135-E

An error occurred in the execution of the command. (details = *aa....aa*)

aa....aa

詳細情報

説明

イベント検知時コマンドとして呼び出したコマンドまたはスクリプトの実行でエラーが発生しました。イベント検知時コマンドは実行できませんでした。

対処

詳細情報を確認してください。

KDKD10136-E

The required server template files do not exist in the specified directory. (file name = *aa....aa*)

aa....aa

詳細情報

説明

対象サーバのコンフィグに指定された、次に示すサーバテンプレートファイルのどれかが、サーバテンプレートディレクトリー中に存在しません。

- 構築用バッチファイル
- 構築用シェルフファイル
- 削除用バッチファイル
- 削除用シェルフファイル
- 起動バッチファイル
- 起動シェルフファイル
- 停止用バッチファイル
- 停止用シェルフファイル
- プロセス ID 取得用バッチファイル
- プロセス ID 取得用シェルフファイル

対処

対象サーバのコンフィグに指定されている各種バッチファイルおよびシェルフファイルを、サーバテンプレートディレクトリー中に配置して、再実行してください。

KDKD10137-E

Failed to obtain the environment variable from the node host. (details = *aa....aa*)

aa....aa

詳細情報

説明

ノードホストの環境変数をメモリーに書き込むことができませんでした。

対処

詳細情報に出力される要因を基に、以下の対処を行ってください。

- メモリーの空き容量を確保してください。

KDKD10138-E

An error occurred in the execution of the file. (file name = *aa....aa*, return code = *bb....bb*, details = *cc....cc*)

aa....aa

実行ファイル名

bb....bb

リターンコード

cc....cc

詳細情報

説明

実行したファイルの処理中にエラーが発生しました。

対処

詳細情報に出力される要因を基に、対処を行ってください。

KDKD10139-E

Failed to execute the subcommand on the node. (details = *aa....aa*)

aa....aa

詳細情報

説明

ドメイン管理サーバからノードへのサブコマンド実行処理でエラーが発生しました。

このメッセージは次の場合に出力されることがあります。

- リモートのノードに対して操作するサブコマンドを実行した際、SSH、DCOM の接続に必要な設定がノードに正しく行われていない
- 指定したノードに接続できない

対処

詳細情報に出力される要因を基に、次の対処を行ってください。

- 指定したリモートのノードに SSH、DCOM の接続の設定が正しく行われているか確認して、再度サブコマンドを実行する。
- 詳細情報に `errorCode: 0xC00000AC while attempting to run this command` のメッセージが出力されている場合は、リモートノードで Remote Registry サービスが開始状態であることを確認する。Remote Registry サービスが停止状態の場合は、Remote Registry サービスが自動起動を行う設定になっていることを確認した上で、Remote Registry サービスを開始して、再度サブコマンドを実行する。
- 指定したノードに接続ができるか確認して、再度サブコマンドを実行する。

KDKD10140-E

An error occurred during the execution of the subcommand on the node. (node name = *aa....aa*, message = *bb....bb*)

aa....aa

ノード名

bb....bb

メッセージ

説明

ドメイン管理サーバからノードへのサブコマンド実行中にエラーが発生しました。

対処

メッセージに出力されるメッセージを基に、対処を行ってください。

KDKD10141-E

An error occurred in the processing to maintain or obtain the environment variable during server startup. (directory name = *aa....aa*, details = *bb....bb*)

aa....aa

ディレクトリー名

bb....bb

詳細情報

説明

サーバ起動時の環境変数の保持、または取得処理でエラーが発生しました。

このメッセージは次の場合に出力されることがあります。

- ディレクトリーにアクセスができない
- ディスク容量不足によるファイルの出力に失敗した

対処

詳細情報に出力される要因を基に、以下の対処を行ってください。

- ディレクトリーにアクセスができる状態にして、再度サブコマンドを実行してください。
- ディスクの空き容量を確保して、再度サブコマンドを実行してください。

KDKD10142-E

An error occurred in the processing to maintain or obtain the environment variable during server building. (directory name = *aa....aa*, details = *bb....bb*)

aa....aa

ディレクトリー名

bb....bb

詳細情報

説明

サーバ構築時の環境変数の保持、または取得処理でエラーが発生しました。

このメッセージは次の場合に出力されることがあります。

- ディレクトリーにアクセスができない
- ディスク容量不足によるファイルの出力に失敗した

対処

詳細情報に出力される要因を基に、以下の対処を行ってください。

- ディレクトリーにアクセスができる状態にして、再度サブコマンドを実行してください。
- ディスクの空き容量を確保して、再度サブコマンドを実行してください。

KDKD10143-E

Failed to obtain the environment variable during server building. (details = *aa....aa*)

aa....aa

詳細情報

説明

サーバ構築時の環境変数をメモリーに書き込むことができませんでした。

対処

詳細情報に出力される要因を基に、以下の対処を行ってください。

- メモリーの空き容量を確保してください。

KDKD10144-E

An error occurred in the processing to check or update the server status. (file or directory name = *aa....aa*, details = *bb....bb*)

aa....aa

ファイルまたはディレクトリー名

bb....bb

詳細情報

説明

サーバ状態の確認、または更新処理でエラーが発生しました。

このメッセージは次の場合に出力されることがあります。

- ファイルまたはディレクトリーにアクセスができない
- ディスク容量不足によるファイルの出力に失敗した

対処

詳細情報に出力される要因を基に、次の対処を実施してください。

- ファイルまたはディレクトリーにアクセスができる状態にしてください。
- ディスクの空き容量を確保してください。

問題を解決したら、次の対処を実施してください。

- JavaEE サーバの作成時(create-instance)の場合
サーバを削除して、再度構築してください。
- JavaEE サーバの起動時 (start-instance、start-cluster、start-servers) の場合
サーバを停止して、再度起動してください。
- その他のサブコマンドで発生した場合
再度サブコマンドを実行してください。

KDKD10145-E

The operation environment information of the node host could not be obtained. (details = aa....aa)

aa....aa

詳細情報

説明

ノードホストの動作環境情報の取得処理でエラーが発生しました。

このメッセージは次の場合に出力されることがあります。

- ノードホストの動作環境情報をメモリーに書き込む際に失敗した

対処

詳細情報に出力される要因を基に、以下の対処を行ってください。

- メモリーの空き容量を確保してください。

KDKD10146-E

Failed to establish a connection to the node. (details = aa....aa)

aa....aa

詳細情報

説明

ノード上でのサブコマンド実行処理でエラーが発生しました。

このメッセージは次の場合に出力されることがあります。

- リモートのノードに対して操作するサブコマンドを実行した際、ノードに、SSH、および DCOM の接続に必要な設定が正しく行われていない
- 指定したノードに接続できない

対処

詳細情報に出力される要因を基に、以下の対処を行ってください。

- 指定したリモートのノードに、SSH、および DCOM の接続の設定が正しく行われているか確認し、再度サブコマンドを実行する
- 指定したノードに接続ができるか確認し、再度サブコマンドを実行する

KDKD10147-E

A file on the node could not be transferred. (file to be copied = *aa....aa*, copy-destination directory = *bb....bb*, details = *cc....cc*)

aa....aa

コピー元ファイル名

bb....bb

コピー先ディレクトリー名

cc....cc

詳細情報

説明

ノードに対するディレクトリー作成処理でエラーが発生しました。

このメッセージは次の場合に出力されることがあります。

- リモートのノードに対して操作するサブコマンドを実行した際、ノードに、SSH および DCOM の接続に必要な設定が正しく行われていない
- 指定したノードに接続できない
- ファイルまたはディレクトリーにアクセスができない
- ディスク容量不足によるファイルの出力に失敗した

対処

詳細情報に出力される要因を基に、以下の対処を行ってください。

- 指定したリモートのノードに、SSH および DCOM の接続の設定が正しく行われているか確認し、再度サブコマンドを実行する

- 指定したノードに接続ができるか確認し、再度サブコマンドを実行する
- ファイルまたはディレクトリーにアクセスができる状態にし、再度サブコマンドを実行する
- ディスクの空き容量を確保し、再度サブコマンドを実行する

KDKD10148-W

A file or directory could not be deleted. (file or directory name = *aa....aa*, details = *bb....bb*)

aa....aa

ファイルまたはディレクトリー名

bb....bb

詳細情報

説明

ファイルまたはディレクトリー削除処理でエラーが発生しました。

このメッセージは次の場合に出力されることがあります。

- ファイルまたはディレクトリーにアクセスができない
- リモートのノード上のファイルまたはディレクトリーの場合、リモートのノードに接続できない

対処

詳細情報に出力される要因を基に、以下の対処を行ってください。

- ファイルまたはディレクトリーを手動で削除してください。

KDKD10149-E

The processing was stopped because an invalid value was specified for an attribute. (attribute name = *aa....aa*, attribute value = *bb....bb*)

aa....aa

不正な値が設定されていた属性のドット表記名

bb....bb

属性に設定されていた値

説明

属性に不正な値が定義されているのを検知したため、実行中の処理を中止しました。domain.xml ファイルが壊れているおそれがあります。

対処

各種サーバおよびドメイン管理サーバをすべて停止して、次のどちらかの方法でdomain.xml ファイルの回復を試みてください。

- ドメインディレクトリー/config 以下のdomain.xml を削除して、同ディレクトリーのdomain.xml のバックアップファイル (domain.xml.bak) を"domain.xml"にリネームする。
- asadmin ユーティリティーのbackup-domain サブコマンドでバックアップしたバックアップファイルを使用して、restore-domain サブコマンドでドメインをリストアする。

KDKD10150-E

The processing was stopped because the value of an attribute could not be obtained.
(attribute name = aa....aa)

aa....aa

値を取得できなかった属性のドット表記名

説明

属性から値が取得できなかったため、実行中の処理を中止しました。domain.xml ファイルが壊れているおそれがあります。

対処

各種サーバおよびドメイン管理サーバをすべて停止して、次のどちらかの方法でdomain.xml ファイルの回復を試みてください。

- ドメインディレクトリー/config 以下のdomain.xml を削除して、同ディレクトリーのdomain.xml のバックアップファイル (domain.xml.bak) を"domain.xml"にリネームする。
- asadmin ユーティリティーのbackup-domain サブコマンドでバックアップしたバックアップファイルを使用して、restore-domain サブコマンドでドメインをリストアする。

KDKD10151-E

An error occurred in the I/O processing of the server status information file. (file name = aa....aa, details = bb....bb)

aa....aa

ファイル名

bb....bb

詳細情報

説明

サーバステータス情報ファイルの入出力処理でエラーが発生しました。

- ファイルまたはディレクトリにアクセスができない
- ディスク容量不足によるファイルの出力に失敗した

対処

詳細情報に出力される要因を基に、以下の対処を行ってください。

- ディレクトリにアクセスができる状態にしてください。
- ディスクの空き容量を確保してください。

サブコマンド実行時に出力された場合は、対処をしたあとで、再度サブコマンドを実行してください。

KDKD10152-E

This subcommand cannot be executed because another subcommand is currently running on the target server. (server type = *aa....aa*, server name = *bb....bb*, subcommand that is currently running = *cc....cc*, subcommand to be executed = *dd....dd*)

aa....aa

サーバ種別

bb....bb

サーバ名

cc....cc

実行中のサブコマンド

dd....dd

実行しようとしたサブコマンド

説明

サーバに対して別のサブコマンドが実行中のため、このサブコマンドを実行できません。

対処

実行中のサブコマンドが終了後、再度サブコマンドを実行してください。

KDKD10153-E

The processing did not finish within the time limit. (server name = *aa....aa*, server type = *bb....bb*, processing = *cc....cc*)

aa....aa

サーバ名

bb....bb

サーバ種別

cc....cc

処理

説明

実行された処理が制限時間内に終了しなかったため、処理を中断しました。メッセージ中に出力されている処理 (processing = *cc....cc*) によって、要因が異なります。

- create server
サーバ構築用バッチファイル (サーバ構築用シェルスクリプト) の処理時間が 600 秒またはサーバの起動監視時間を超えた。
- delete server
サーバ削除用バッチファイル (サーバ削除用シェルスクリプト) の処理時間が 600 秒を超えた。
- start server
サーバ起動用バッチファイル (サーバ起動用シェルスクリプト) の処理時間が、サーバの起動監視時間を超えた。
- stop server
サーバ停止用バッチファイル (サーバ停止用シェルスクリプト) の処理時間が、サーバの停止監視時間を超えた。
- monitoring server
サーバプロセス ID 取得用バッチファイル (サーバプロセス ID 取得用シェルスクリプト) の処理時間が、600 秒またはサーバの起動監視時間を超えた。
- get jvm system properties
ノードホストの Java VM システムプロパティの取得処理が、600 秒、サーバの起動監視時間、またはサーバの停止監視時間を超えた。
- get environmental variables
ノードホストの環境変数の取得処理が、600 秒、サーバの起動監視時間、またはサーバの停止監視時間を超えた。
- execute external command

ノードホスト上で実行したコマンドの処理時間が、600 秒を超えた。

- event hook command
イベント検知時コマンドの処理時間が、600 秒を超えた。

対処

原因に応じて、次の対処を実施してください。

- 次のうち、該当するマシンの CPU 稼働率を確認し、過負荷状態であれば、不要なプロセスを停止してください。
 - ドメイン管理サーバ
 - ノードが動作するホスト
- メッセージ中に出力されている処理 (processing = *cc...cc*) が次のどれかの場合、実行されたファイルの内容を確認してください。
 - create server
 - delete server
 - start server
 - stop server
 - monitoring server

不要な処理、または不要にループするような処理があれば、それらの処理を削除、または修正してください。

- メッセージ中に出力されている処理 (processing = *cc...cc*) が次のどれかの場合、各サーバの起動監視時間および停止監視時間を確認してください。
 - create server
 - start server
 - stop server
 - monitoring server
 - get jvm system properties
 - get environmental variables
- 監視時間が不足している場合は、次のパラメーターをset サブコマンドで変更してください。
 - configs.config.*JavaEEサーバのコンフィグ名*.hitachi-manage-info.start-timeout-in-seconds
 - hitachi-prf-configs.hitachi-prf-config.*PRFのコンフィグ名*.hitachi-manage-info.start-timeout-in-seconds
 - hitachi-webserver-configs.hitachi-webserver-config.*Webサーバのコンフィグ名*.hitachi-manage-info.start-timeout-in-seconds
 - configs.config.*JavaEEサーバのコンフィグ名*.hitachi-manage-info.stop-timeout-in-seconds

- hitachi-prf-configs.hitachi-prf-config.*PRF*のコンフィグ名.hitachi-manage-info.stop-timeout-in-seconds
- hitachi-webserver-configs.hitachi-webserver-config.*Web*サーバのコンフィグ名.hitachi-manage-info.stop-timeout-in-seconds

KDKD10155-I

A script was started. (server name = *aa....aa*, server type = *bb....bb*, command type = *cc....cc*, process ID=*dd....dd*)

aa....aa

サーバ名

bb....bb

サーバ種別

cc....cc

コマンド種別 (開始、停止、構築、削除、プロセス ID 取得、または、イベント検知時コマンド)

dd....dd

プロセス ID

説明

開始、停止、構築、削除、プロセス ID 取得、またはイベント検知時コマンドなど、コマンド実行スクリプトが正常に起動された場合に出力されます。

KDKD10156-I

A script was finished. (server name = *aa....aa*, server type = *bb....bb*, command type = *cc....cc*, process ID=*dd....dd*)

aa....aa

サーバ名

bb....bb

サーバ種別

cc....cc

コマンド種別 (開始、停止、構築、削除、プロセス ID 取得、またはイベント検知時コマンド)

dd....dd

プロセス ID

説明

開始、停止、構築、削除、プロセス ID 取得、またはイベント検知時コマンドなど、コマンド実行スクリプトが正常に終了された場合に出力されます。

KDKD10157-E

The result of the processing on the node was not received correctly because communication with the node failed.

説明

ノードで実行した処理の結果を受け取れませんでした。次に示す原因が考えられます。

- ノードが存在しているホストの OS が稼働していない。
- ドメイン管理サーバとノードを接続するネットワークが不調である。

対処

次に示す対処を実行したあとで、再度サブコマンドを実行してください。

- OS が稼働していない場合
OS を稼働させてください。
- ネットワークが不調な場合
ネットワークを正常な状態にしてください。ネットワークの状態を確認するには、`ping-node-dcom` サブコマンドまたは `ping-node-ssh` サブコマンドを使用します。

KDKD10158-E

A mismatch occurred between the configuration information in memory and the configuration information in domain.xml, because domain.xml could not be updated. (details = *aa....aa*)

aa....aa

詳細情報

説明

`domain.xml` の更新中にエラーが発生しました。`domain.xml` に定義されている構成情報とドメイン管理サーバのメモリー上の構成情報が異なります。

対処

メッセージの出力契機に対応した対処を実施してください。

- 出力契機が`--upgrade` オプションを指定した`start-domain` サブコマンドの実行の場合
エラーの要因を取り除いてから、再度サブコマンドを実行してください。
- 出力契機が上記以外の場合
エラーの要因を取り除いてから、任意の属性について、`get` サブコマンドで値を取得してください。取得したままの値を`set` サブコマンドで再設定してください。その結果、メモリー上の構成情報が`domain.xml` に反映されます。コマンドの実行例を次に示します。

```
>asadmin get configs.config.default-config.hitachi-manage-info.start-timeout-in-seconds
configs.config.default-config.hitachi-manage-info.start-timeout-in-seconds=60
Command get executed successfully.
>asadmin set configs.config.default-config.hitachi-manage-info.start-timeout-in-seconds=60
```

KDKD10159-I

The registry was updated successfully. (registry key = *aa....aa*, name = *bb....bb*, value = *cc....cc*)

aa....aa

レジストリーキー

bb....bb

レジストリー識別名

cc....cc

設定値

説明

レジストリーが正常に更新されました。

KDKD10160-E

The registry update failed. (registry key = *aa....aa*, name = *bb....bb*, value = *cc....cc*)

aa....aa

レジストリーキー

bb....bb

レジストリー識別名

CC....CC

設定値

説明

レジストリーの更新時にエラーが発生しました。更新しようとしたレジストリーキーにアクセスできません。

対処

--unsetup オプションを指定しないで `setup-local-dcom` サブコマンドを実行してください。レジストリーのアクセス許可設定が更新されます。そのあとで、--unsetup オプションを指定して `setup-local-dcom` サブコマンドを実行してください。

KDKD10161-E

An error occurred in the update processing of domain.xml during an upgrade of the domain.
(details = aa....aa)

aa....aa

詳細情報

説明

--upgrade オプションを指定して `start-domain` サブコマンドを実行したときに、`domain.xml` の更新処理でエラーが発生しました。このメッセージは次の場合に出力されることがあります。

- ほかの `asadmin` ユーティリティーコマンドの実行と `domain.xml` の更新が競合した場合
- `domain.xml` にアクセスできない場合
- ディスク容量の枯渇が原因で、`domain.xml` ファイルの出力に失敗した場合

対処

詳細情報に出力される要因を基に、次の対処をしてください。

- ほかの `asadmin` ユーティリティーコマンドの実行と `domain.xml` の更新が競合した場合
競合が解消されてから、サブコマンドを再実行してください。
- `domain.xml` にアクセスできない場合
`domain.xml` へアクセスできるようにしてください。
- ディスク容量の枯渇が原因で、`domain.xml` ファイルの出力に失敗した場合
ディスクの空き容量を確保してください。

KDKD10162-I

The command was executed successfully. (command = *aa....aa*, input = *bb....bb*)

aa....aa

サブコマンド名

bb....bb

入力情報

説明

次のどちらかの場合に出力されるメッセージです。

- リモートモードでのサブコマンドの実行に成功した。
- リモートモードでのサブコマンドの実行を伴う GUI 操作に成功した。

なお、このメッセージの出力契機となるサブコマンドを次に示します。

- start-instance
- stop-instance
- start-cluster
- stop-cluster
- deploy
- undeploy
- enable
- disable

KDKD10163-E

Failed to execute the command. (command = *aa....aa*, input = *bb....bb*)

aa....aa

サブコマンド名

bb....bb

入力情報

説明

次のどちらかの場合に出力されるメッセージです。

- リモートモードでのサブコマンドの実行に失敗した。
- リモートモードでのサブコマンドの実行を伴う GUI 操作に失敗した。

なお、このメッセージの出力契機となるサブコマンドを次に示します。

- start-instance
- stop-instance
- start-cluster
- stop-cluster
- deploy
- undeploy
- enable
- disable

対処

以下の対処を行ってください。

- *aa....aa* で示したコマンドの利用方法や注意事項を確認してください。
- ログを確認してエラーの要因を取り除いてください。そのあと、サブコマンドの実行、または GUI の操作を再度実施してください。

KDKD10164-E

An HTTP read timeout occurred during execution of the command. (command = *aa....aa*, input = *bb....bb*, destination = *cc....cc*, timeout = *dd....dd*)

aa....aa

コマンド名

bb....bb

入力情報

cc....cc

接続先サーバ(*host:port*)

dd....dd

設定されたタイムアウト時間(ミリ秒)

説明

コマンドを実行した結果、HTTP 通信が発生しました。発生した HTTP 通信中に、HTTP レスポンスの読み取り処理の時間が *dd...dd* を超過しました。

対処

次の対処を実施してください。

- 接続先サーバや接続回線の状態を確認してください。
- asadmin メッセージログにこのメッセージが出力されている場合は、ドメイン管理サーバのメッセージログで、コマンドの実行結果(KDKD10162-I、および KDKD10163-E)を確認してください。コマンドの実行に成功していたら、対処不要です。コマンドの実行に失敗していたら、エラーの要因を取り除いてから、コマンドの実行、または GUI の操作を再度実施してください。
- ドメイン管理サーバのメッセージログにこのメッセージが出力されている場合は、*cc...cc* で示された接続先サーバのメッセージログで、コマンドの実行結果を確認してください。コマンドの実行に成功していたら、対処不要です。コマンドの実行に失敗していたら、エラーの要因を取り除いてから、*cc...cc* を対象に、コマンドの実行、または GUI の操作を再度実施してください。
- パラメーター、または環境変数で、タイムアウト時間を変更してください。各タイムアウト時間には、すべて同じ値を設定してください。

変更箇所	設定値	
パラメーター	ドメイン管理サーバ(secure admin が無効)の場合	configs.config.server-config.network-config.protocols.protocol.admin-listener.http.request-timeout-seconds
	ドメイン管理サーバ(secure admin が有効)の場合	configs.config.server-config.network-config.protocols.protocol.sec-admin-listener.http.request-timeout-seconds
	サーバインスタンスの場合	configs.config.サーバインスタンスのコンフィグ名.network-config.protocols.protocol.sec-admin-listener.http.request-timeout-seconds
環境変数	AS_ADMIN_READTIMEOUT	

KDKD10165-E

An HTTP request timeout occurred during execution of the command.

説明

サブコマンドを実行した結果、HTTP 通信が発生しました。発生した HTTP 通信中に、HTTP リクエストの処理に掛かる時間が、設定されたタイムアウト時間を超過しました。

対処

次の対処を実施してください。

- 次のサブコマンドを実行した場合は、サブコマンド実行の完了を待って、サブコマンドの実行結果を確認してください。サブコマンドの実行結果(KDKD10162-I、KDKD10163-E)は、本メッセージの前後に出力されます。
 - start-instance
 - stop-instance
 - stop-cluster
 - deploy
 - undeploy
 - enable
 - disable
- collect-snapshot サブコマンドを実行した場合は、サブコマンドの実行結果(KDKD10201-I、KDKD10202-W、KDKD10203-E)を確認してください。
- start-servers サブコマンドを実行した場合は、サブコマンドの実行結果(KDKD10083-I、KDKD10084-E)を確認してください。
- stop-servers サブコマンドを実行した場合は、サブコマンドの実行結果(KDKD10094-I、KDKD10095-E)を確認してください。
- パラメーター、または環境変数で、タイムアウト時間を変更してください。各タイムアウト時間には、すべて同じ値を設定してください。

変更箇所	設定値	
パラメーター	ドメイン管理サーバ(secure admin が無効)の場合	configs.config.server-config.network-config.protocols.protocol.admin-listener.http.request-timeout-seconds
	ドメイン管理サーバ(secure admin が有効)の場合	configs.config.server-config.network-config.protocols.protocol.sec-admin-listener.http.request-timeout-seconds
	サーバインスタンスの場合	configs.config.サーバインスタンスのコンフィグ名.network-config.protocols.protocol.sec-

変更箇所	設定値
	admin-listener.http.request-timeout-seconds
環境変数	AS_ADMIN_READTIMEOUT

KDKD10198-E

You cannot set up the execution environment because it is already set up.

説明

セットアップした環境が残っているため、セットアップが実行できません。このメッセージは次の場合に出力されることがあります。

- 環境をセットアップ済みで、削除していない。
- 環境のアンセットアップに失敗している。

対処

セットアップしたすべての環境を削除したあとで、再度セットアップを実行してください。

KDKD10199-E

Failed to execute the command. (command = *aa....aa*, return code = *bb....bb*)

aa....aa

実行されたコマンド名

bb....bb

リターンコード

説明

セットアップ処理で実行されたコマンドでエラーが発生しました。

対処

直前に出力されたエラーメッセージを確認し、そのメッセージの対処方法に従ってください。

KDKD10200-I

Execution of the collect-snapshot subcommand started.

説明

collect-snapshot サブコマンドの実行を開始しました。

KDKD10201-I

Execution of the collect-snapshot subcommand ended successfully.

説明

collect-snapshot サブコマンドの実行に成功しました。

KDKD10202-W

Execution of the collect-snapshot subcommand ended successfully, but some system information could not be collected.

説明

collect-snapshot サブコマンドの実行に成功しましたが、収集できなかったシステム情報があります。

対処

このメッセージの前に出力されている警告メッセージを参照して、該当ホストでエラーが発生した原因を取り除いてください。

KDKD10203-E

Execution of the collect-snapshot subcommand failed.

説明

collect-snapshot サブコマンドの実行に失敗しました。

対処

サブコマンドの実行に失敗した原因は、このメッセージの前に出力されているエラーメッセージを参照してください。

KDKD10204-I

Execution of the collect-local-snapshot subcommand started.

説明

collect-local-snapshot サブコマンドの実行を開始しました。

KDKD10205-I

Execution of the collect-local-snapshot subcommand ended successfully.

説明

collect-local-snapshot サブコマンドの実行に成功しました。

KDKD10206-W

Execution of the collect-local-snapshot subcommand ended successfully, but some system information could not be collected.

説明

collect-local-snapshot サブコマンドの実行に成功しましたが、収集できなかったシステム情報があります。

対処

このメッセージの前に出力されている警告メッセージを参照して、エラーが発生した原因を取り除いてください。

KDKD10207-E

Execution of the collect-local-snapshot subcommand failed.

説明

collect-local-snapshot サブコマンドの実行に失敗しました。

対処

サブコマンドの実行に失敗した原因は、このメッセージの前には出力されているエラーメッセージを参照してください。

KDKD10208-I

The system information archive file was created successfully. (file name = *aa....aa*)

aa....aa

生成したシステム情報アーカイブファイル

説明

システム情報アーカイブファイルを生成しました。

KDKD10209-E

The processing to collect system information was stopped due to a timeout.

説明

タイムアウトが発生したため、システム情報の収集処理を中止しました。

対処

サブコマンドを実行したホストの負荷が高いためタイムアウトが発生した場合は、その要因を取り除いて、サブコマンドを再実行してください。

収集するシステム情報が増加したためタイムアウトが発生した場合は、サブコマンドのタイムアウト時間を長くすることを検討してください。

KDKD10210-E

An error occurred during execution of the collect-snapshot subcommand. (host name = *aa....aa*, details = *bb....bb*)

aa....aa

エラーが発生したホスト名

bb....bb

詳細情報

説明

collect-snapshot サブコマンドの実行時に、エラーが発生しました。

対処

該当ホストのドメイン管理サーバプロセスのメッセージログで、詳細情報を参照してエラーが発生した原因を取り除き、サブコマンドを再実行してください。

KDKD10211-E

An error occurred during execution of the collect-local-snapshot subcommand. (details = aa....aa)

aa....aa

詳細情報

説明

collect-local-snapshot サブコマンドの実行時に、エラーが発生しました。

対処

詳細情報を参照してエラーが発生した原因を取り除き、サブコマンドを再実行してください。

KDKD10212-W

The output directory for statistics files could not be created. (directory = aa....aa, details = bb....bb)

aa....aa

作成に失敗した稼働情報ファイルの出力先ディレクトリー

bb....bb

例外情報

説明

稼働情報ファイルの出力先ディレクトリーを作成できませんでした。要因として次のことが考えられます。

- 出力先ディレクトリーの親ディレクトリーに書き込み権限がない。
- 出力先ディレクトリーの親ディレクトリーに同名のファイルが存在する。

対処

要因と例外情報に応じて対処を行ってください。

- 出力先ディレクトリーの親ディレクトリーに書き込み権限がない場合、親ディレクトリーに書き込み権限を与えた後に Java EE サーバを再起動してください。
- 出力先ディレクトリーの親ディレクトリーに同名のファイルが存在する場合、同名のファイルを削除した後に Java EE サーバを再起動してください。

KDKD10213-W

```
The statistics file could not be created. (file = aa....aa, details = bb....bb)
```

aa....aa

作成に失敗した稼働情報ファイル名

bb....bb

例外情報

説明

稼働情報ファイルを作成できませんでした。要因として次のことが考えられます。

- 稼働情報ファイルの出力先ディレクトリーに書き込み権限がない。
- 稼働情報ファイルの出力先ディレクトリーに同名のディレクトリーが存在する。
- ディスク容量が不足している。

対処

要因と例外情報に応じて対処を行ってください。

- 稼働情報ファイルの出力先ディレクトリーに書き込み権限がない場合、出力先ディレクトリーに書き込み権限を与えてください。
- 稼働情報ファイルの出力先ディレクトリーに同名のディレクトリーが存在する場合、同名のディレクトリーを削除してください。
- ディスク容量が不足している場合、不要なファイルを削除してディスク容量を確保してください。

KDKD10214-I

```
The statistics file can now be created. (file = aa....aa)
```

aa....aa

作成した稼働情報ファイル名

説明

稼働情報ファイルが作成できるようになりました。

KDKD10215-W

The statistics file could not be updated. (file = *aa....aa*, details = *bb....bb*)

aa....aa

更新に失敗した稼働情報ファイル名

bb....bb

例外情報

説明

稼働情報ファイルを更新できませんでした。要因として次のことが考えられます。

- 稼働情報ファイルの出力先ディレクトリーに書き込み権限がない。
- 稼働情報ファイルが別のプロセスから開かれている。
- ディスク容量が不足している。

対処

要因と例外情報に応じて対処を行ってください。

- 稼働情報ファイルの出力先ディレクトリーに書き込み権限がない場合、出力先ディレクトリーに書き込み権限を与えてください。
- 稼働情報ファイルが別のプロセスから開かれている場合、稼働情報ファイルを閉じてください。
- ディスク容量が不足している場合、不要なファイルを削除してディスク容量を確保してください。

KDKD10216-I

The statistics file can now be updated. (file = *aa....aa*)

aa....aa

更新した稼働情報ファイル名

説明

稼働情報ファイルが更新できるようになりました。

KDKD10217-I

```
The collect-local-snapshot subcommand was invoked. (host name = aa....aa)
```

aa....aa

サブコマンドを実行するホスト名

説明

`collect-local-snapshot` サブコマンドの呼び出しを開始しました。

KDKD10218-E

```
Failed to invoke the collect-local-snapshot subcommand. (host name = aa....aa, details = bb....bb)
```

aa....aa

サブコマンドの呼び出しに失敗したホスト名

bb....bb

詳細情報

説明

`collect-local-snapshot` サブコマンドの呼び出しに失敗しました。

対処

該当ホストのドメイン管理サーバプロセスのメッセージログで、詳細情報を参照してドメイン管理サーバと該当ホスト間の通信に失敗した原因を取り除き、サブコマンドを再実行してください。

KDKD10219-I

```
Execution of the invoked collect-local-snapshot subcommand ended successfully. (host name = aa....aa)
```

aa....aa

サブコマンドを実行したホスト名

説明

呼び出したcollect-local-snapshot サブコマンドの実行に成功しました。

KDKD10220-W

Execution of the invoked collect-local-snapshot subcommand ended successfully, but some system information could not be collected. (host name = *aa....aa*, message = *bb....bb*)

aa....aa

サブコマンドを実行したホスト名

bb....bb

ローカルサブコマンドで出力されたメッセージ

説明

呼び出したcollect-local-snapshot サブコマンドの実行に成功しましたが、収集できなかったシステム情報があります。

対処

このメッセージのパラメーターに出力されている警告メッセージを参照して、該当ホストでエラーが発生した原因を取り除いてください。

KDKD10221-E

Execution of the invoked collect-local-snapshot subcommand failed. (host name = *aa....aa*, message = *bb....bb*)

aa....aa

サブコマンドの実行に失敗したホスト名

bb....bb

ローカルサブコマンドで出力されたメッセージ

説明

呼び出したcollect-local-snapshot サブコマンドの実行に失敗しました。

対処

collect-local-snapshot サブコマンドの実行に失敗した原因は、このメッセージのパラメーターに出力されているエラーメッセージを参照してください。

KDKD10222-E

The specified domain does not exist. (domain name = *aa....aa*)

aa....aa

ドメイン名

説明

指定したドメインが存在しません。

対処

存在するドメイン名を指定して、サブコマンドを再実行してください。

KDKD10223-E

The specified server does not exist. (server name = *aa....aa*)

aa....aa

サーバ名

説明

次の要因が考えられます。

- 指定したサーバが存在しない。
- 存在するサーバを指定してもこのメッセージが表示される場合は、サーバの構築でエラーが発生して不要なサーバが残っている。

対処

要因および例外情報に応じて、次の対処をしてください。

存在しないサーバ名を指定した場合は、存在するサーバ名を指定してサブコマンドを再実行してください。

存在するサーバを指定してもこのメッセージが出力される場合は、サーバのクリーンアップまたはサーバを削除するサブコマンドで不要なサーバを削除した後、サブコマンドを再実行してください。サーバのクリーンアップや削除は、次のサブコマンドを使用します。

- cleanup-prf
- cleanup-webserver
- delete-instance

これらのサブコマンド実行時にエラーが発生した場合は、手動で対象サーバのディレクトリーを削除してください。

KDKD10224-E

The server for which system information is to be collected could not be identified, because servers with the same name exist in multiple domains. (server name = *aa....aa*)

aa....aa

サーバ名

説明

同じ名前のサーバが複数のドメインに存在するため、システム情報を収集する対象が特定できません。

対処

`domain` オプションにシステム情報を収集するドメイン名を指定して、サブコマンドを再実行してください。

KDKD10225-W

Execution of an internal command failed. (command name = *aa....aa*, return code = *bb....bb*, details = *cc....cc*)

aa....aa

コマンド名

bb....bb

リターンコード (コマンドの実行自体に失敗した場合は空文字)

cc....cc

詳細情報

説明

内部コマンドの実行時にエラーが発生しました。

対処

コマンド名、リターンコード、詳細情報を参照して、エラーが発生した原因を取り除いてください。

KDKD10226-E

An invalid value is specified for the command parameter. (parameter name = *aa....aa*, parameter value code = *bb....bb*)

aa....aa

コマンドパラメーター名

bb....bb

コマンドパラメーターの設定値

説明

コマンドパラメーターに指定範囲外の値が指定されています。

対処

コマンドパラメーターの仕様を確認して、指定できる範囲の値を指定してください。そのあと、サブコマンドを再実行してください。

KDKD10227-E

An invalid value is specified for the maximum number of files for the directory where system information archive files are output. (parameter name = *aa....aa*, parameter value code = *bb....bb*)

aa....aa

コマンドパラメーター名

bb....bb

コマンドパラメーターの設定値

説明

システム情報アーカイブファイルの出力先ディレクトリーの最大ファイル数に、不正な値が指定されています。

対処

次のコマンドパラメーターで、複数のノードに対して同じ出力先ディレクトリーを指定する場合、各ノードの出力先ディレクトリーの最大ファイル数には同じ値を指定してください。

- `hitachi-domain.hitachi-snapshot.output-dir`
- `nodes.node.ノード名.hitachi-node.hitachi-node-snapshot.output-dir`

そのあと、サブコマンドを再実行してください。

KDKD10228-E

The specified directory does not exist. (parameter name = *aa....aa*, directory path = *bb....bb*)

aa....aa

コマンドパラメーター名

bb....bb

ディレクトリーパス

説明

指定したディレクトリーが存在しません。

対処

コマンドパラメーターに存在するディレクトリーを指定するか、または該当のディレクトリーを作成して、サブコマンドを再実行してください。

KDKD10229-W

An error occurred during execution of an internal command. (command name = *aa....aa*, server name = *bb....bb*, details = *cc....cc*)

aa....aa

コマンド名

bb....bb

サーバ名

cc....cc

詳細情報

説明

内部コマンドの実行時にエラーが発生しました。

対処

コマンド名、および詳細情報を参照して、該当のサーバでエラーが発生した原因を取り除いてください。

3.2 KDKD20000 から KDKD29999 までのメッセージ

KDKD20001-W

The connection will be closed without using a connection management thread, because all connection management threads are currently being used. (application name = *aa....aa*, module name = *bb....bb*, pool name = *cc....cc*)

aa....aa

アプリケーション名

bb....bb

モジュール名

cc....cc

プール名

説明

コネクション管理スレッドが枯渇しているため、コネクション管理スレッドを使用しないでコネクションをクローズします。

対処

接続先サーバや接続回線を確認してください。

KDKD20003-W

A timeout occurred during the processing to detect connection errors. (application name = *aa....aa*, module name = *bb....bb*, pool name = *cc....cc*, connection ID = *dd....dd*, thread = *ee....ee*, rootAP = *ff....ff*)

aa....aa

アプリケーション名

bb....bb

モジュール名

cc....cc

プール名

dd....dd

コネクション ID

ee....ee

実行スレッド

ff....ff

ルートアプリケーション情報

説明

コネクション障害検知のタイムアウトが発生しました。

対処

接続先サーバや接続回線を確認してください。

KDKD20004-W

Connection-error detection could not be executed. (application name = *aa....aa*, module name = *bb....bb*, pool name = *cc....cc*)

aa....aa

アプリケーション名

bb....bb

モジュール名

cc....cc

プール名

説明

コネクション障害検知が実行できませんでした。

対処

接続先サーバや接続回線を確認してください。

KDKD20014-W

Timeout for connection-error detection functionality will be disabled because the connection pool is disabled. (application name = *aa....aa*, module name = *bb....bb*, pool name = *cc....cc*)

aa....aa

アプリケーション名

bb....bb

モジュール名

cc....cc

プール名

説明

コネクションプールが無効のため、コネクション障害検知のタイムアウトを無効にします。

対処

コネクション障害検知のタイムアウトを使用する場合は、コネクションプールを有効にしてください。

KDKD20016-W

```
Failed to create a connection ID. (application name = aa....aa, module name = bb....bb, pool name = cc....cc)
```

aa....aa

アプリケーション名

bb....bb

モジュール名

cc....cc

プール名

説明

コネクション ID の生成に失敗しました。

対処

接続ユーザーに動的パフォーマンスビューに対する参照権が与えられているかどうかを確認してください。

KDKD20017-W

```
The JavaEE application ended, but a connection was still open. (application name = aa....aa, module name = bb....bb, pool name = cc....cc, connection ID = dd....dd, rootAP = ee....ee)
```

aa....aa

アプリケーション名

bb....bb

モジュール名

cc....cc

プール名

dd....dd

コネクション ID

ee....ee

ルートアプリケーション情報

説明

Java EE アプリケーションが、コネクションのクローズをしないで終了しました。クローズされていないコネクションを強制的にクローズしました。

対処

コネクションのクローズ漏れがないように、Java EE アプリケーションを修正してください。Java EE アプリケーションがコネクションをクローズする前に、コネクション自動クローズ機能でコネクションがクローズされる場合は、コネクション自動クローズ機能を無効にしてください。

KDKD20018-I

The default value will be used because the property does not exist. (property = *aa....aa*, default value = *bb....bb*)

aa....aa

プロパティ名

bb....bb

デフォルト値

説明

プロパティが指定されていないため、デフォルト値を使用します。

対処

プロパティ(*aa....aa*)をデフォルト値から変更する場合は、`asadmin set` サブコマンドで、プロパティ(*aa....aa*)のプロパティ値を指定してください。その後、Java EE サーバを起動、または再起動してください。

KDKD20019-W

An invalid property is specified. The default value will be used. (property = *aa....aa*, value = *bb....bb*, default value = *cc....cc*)

aa....aa

プロパティ名

bb....bb

プロパティ値

cc....cc

デフォルト値

説明

プロパティの値が不正なため、デフォルト値を使用します。

対処

プロパティ(*aa....aa*)をデフォルト値から変更する場合は、プロパティ(*aa....aa*)の仕様を確認して、`asadmin set` サブコマンドを使用して、有効なプロパティ値を指定してください。そのあと、Java EE サーバを起動、または再起動してください。

KDKD20021-W

Failed to initialize the performance analysis trace. (reason = *aa....aa*)

aa....aa

理由

説明

性能解析トレースの初期化に失敗しました。

対処

理由の内容に応じて、次の対策をしてください。

- -1

PRFSP00L 環境変数が設定されていません。または、PRFSP00L 環境変数に設定したディレクトリーが存在しません。PRFSP00L 環境変数が設定されているか、また、ディレクトリーが存在するか確認してください。

- -2

プロセスでのトレースサービスの開始処理でエラーが発生しました。PRF デーモンが起動していないおそれがあります。PRF デーモンが起動しているか確認してください。また、定義ファイルの PRFID の指定を確認してください。

• -3

プロセスでのトレースサービスの開始処理でエラーが発生しました（システムコールのエラーなど）。ディレクトリー%PRFSP00L%¥Log¥PRF識別子の下にあるログファイルを参照して、パフォーマンストレーサーのメッセージで原因を確認して対策してください。

• -4

トレースサービスで必要となるライブラリーのロードに失敗しました。次の要因が考えられます。

- PRF ライブラリーがインストールされていない。
- クラスパスに PRF トレース出力ライブラリーが指定されていない。
- 環境変数に誤りがある。

修正後、再度実行してください。

KDKD20024-E

The data source used to store information about batch jobs is not HiRDB.

説明

バッチジョブの情報を格納するためのデータソースが HiRDB ではありません。

対処

`asadmin set-batch-runtime-configuration` サブコマンドの `-d` オプションに HiRDB の JDBC リソース名を指定してください。

KDKD20028-E

Unable to start Server; Product information is invalid.(Detail = aa....aa)

aa....aa

製品情報の取得に失敗したときの例外情報

説明

サーバを開始できません。ライセンス情報が不正です。

製品の内部情報が破損しているため Java EE Server を起動できません。

対処

Java EE Server を再インストールしてください。

KDKD20029-W

The web container is waiting for request processing to finish. (context-root = *aa....aa*, count = *bb....bb*)

aa....aa

コンテキストルート

bb....bb

処理中のリクエスト数

説明

リクエストの処理が終了していないため、Web コンテナがコンテキストの停止処理を待機しています。

Java EE Server の内部 Web アプリケーションに対しても、リクエストの処理が終了していない場合には、Web コンテナがコンテキストの停止処理を待機します。

対処

リクエストの処理が終了するまで待機してください。

KDKD20030-I

The web container will resume the stop processing for the context. (context-root = *aa....aa*)

aa....aa

コンテキストルート

説明

リクエストの処理が終了したため、Web コンテナがコンテキストの停止処理を再開します。

KDKD20031-I

The server instance was successfully started. (server instance name = *aa....aa*)

aa....aa

サーバインスタンス名

説明

サーバインスタンスが正常に起動されました。

KDKD20032-I

The server instance was successfully stopped. (server instance name = *aa....aa*)

aa....aa

サーバインスタンス名

説明

サーバインスタンスが正常に停止されました。

KDKD20033-W

A transaction timeout occurred. (rootAP = *aa....aa*)

aa....aa

ルートアプリケーション情報

説明

トランザクションタイムアウトが発生したため、トランザクションはロールバックされます。

対処

トランザクション内の処理に多くの時間が掛かっているかどうかを確認してください。トランザクション内の処理に多くの時間が掛かっている場合は、その要因を取り除いてください。トランザクション内の処理に掛かる時間が妥当である場合は、トランザクションがタイムアウトするまでの時間を長くすることを検討してください。

KDKD25000-I

The file *aa....aa* will now be loaded.

aa....aa

ファイル名

説明

aa....aa ファイルを読み込みます。

KDKD25001-E

The format of the file *aa....aa* is invalid. (Detail = *bb....bb*)

Loading of the file *aa....aa* failed because the format of the file is invalid. (details = *bb....bb*)

aa....aa

ファイル名

bb....bb

読み込み失敗時の例外情報

説明

aa....aa ファイルの形式が不正なため、読み込みに失敗しました。

対処

aa....aa ファイルの形式が不正です。*aa....aa* ファイルが整形形式の XML 文書になるように修正してください。

また、*aa....aa* ファイルの DOCTYPE に記述した DTD ファイルを参照して、DTD ファイルに書いてあるスキーマ定義に従った XML 文書になるように修正してください。

KDKD25004-I

Loading of the file *aa....aa* is complete.

aa....aa

ファイル名

説明

aa....aa ファイルを読み込みました。

KDKD25005-I

The application deploy processing has finished. Check the log file to see whether an error occurred. (application name = *aa....aa*)

aa....aa

アプリケーション名

説明

アプリケーションをデプロイしました。

対処

ログを参照して、エラーが発生しているかどうか確認してください。エラーが発生している場合はエラーの要因を取り除いてから、再度デプロイしてください。

KDKD25006-I

The application undeploy processing has finished. Check the log file to see whether an error occurred. (application name = *aa....aa*)

aa....aa

アプリケーション名

説明

アプリケーションをアンデプロイしました。

対処

ログを参照して、エラーが発生しているかどうか確認してください。エラーが発生している場合はエラーの要因を取り除いてから、再度アンデプロイしてください。

3.3 KDKD40000 から KDKD49999 までのメッセージ

KDKD45000-W

An exception occurred during output of the log. (exception class name = *aa....aa*, method name = *bb....bb*)

aa....aa

例外クラス名称

bb....bb

メソッド名称

説明

ログの出力でエラーが発生しました。

対処

次の場合は対処不要です。

発生した例外が `CchulaLockTimeOutException` の場合

`asadmin` のログ出力中に、プロセス間排他制御のためのロック取得に失敗しタイムアウトが発生しました。ログの出力には失敗しましたが、処理は続行しています。本エラーは、ログ出力先ディレクトリーが同じ設定になっている `asadmin` を複数同時に実行すると、発生する場合があります。

上記以外の場合は、次の対処を行ってください。

- メモリー使用量、ログ出力先ディレクトリーの空きディスク容量やファイルパーミッションを確認してください。
- 不要なプログラムの停止や不要なファイルの削除、ファイルパーミッションの設定など状況に応じた対処を行ってください。

上記の対処を行っても問題が解決しない場合は、弊社問い合わせ窓口へ連絡してください。

KDKD45001-E

An exception occurred during output of the exception information. (exception class name= *aa....aa*, details = *bb....bb*)

aa....aa

発生例外クラス名称

bb....bb

発行元例外クラス名称

説明

例外情報を出力している間に、例外が起きました。

対処

システム情報収集機能で資料を収集し、弊社問い合わせ窓口へ連絡してください。

KDKD45002-W

The queue for WebSocket access log has reached its maximum capacity.

説明

WebSocket アクセスログ出力用のキューに空きがありません。

4

KEDT で始まるメッセージ

Application Development Tools が出力するメッセージについて説明しています。

4.1 KEDT10000 から KEDT10999 までのメッセージ

KEDT10040-I

Execution of the command will now start. (command name = devsetup, time = *aa....aa bb....bb*)

aa....aa

日付(YYYY/MM/DD 形式)

bb....bb

時刻(hh:mm:ss.ff 形式)

説明

devsetup コマンドを開始します(コマンド開始日時 = *aa....aa bb....bb*)。

KEDT10041-I

Execution of the command finished. (command name = devsetup, time = *aa....aa bb....bb*)

aa....aa

日付(YYYY/MM/DD 形式)

bb....bb

時刻(hh:mm:ss.ff 形式)

説明

devsetup コマンドが終了しました(コマンド終了日時 = *aa....aa bb....bb*)。

KEDT10042-E

An error occurred while the command was being executed. (command name = devsetup, time = *aa....aa bb....bb*)

aa....aa

日付(YYYY/MM/DD 形式)

bb....bb

時刻(hh:mm:ss.ff 形式)

説明

devsetup コマンドの実行中にエラーが発生しました(エラー発生日時 = *aa....aa bb....bb*)。

対処

エラーが発生した原因を取り除き、コマンドを再実行してください。

KEDT10050-I

Execution of the command will now start. (command name = devunsetup, time = *aa....aa bb....bb*)

aa....aa

日付(YYYY/MM/DD 形式)

bb....bb

時刻(hh:mm:ss.ff 形式)

説明

devunsetup コマンドを開始します(コマンド開始日時 = *aa....aa bb....bb*)。

KEDT10051-I

Execution of the command finished. (command name = devunsetup, time = *aa....aa bb....bb*)

aa....aa

日付(YYYY/MM/DD 形式)

bb....bb

時刻(hh:mm:ss.ff 形式)

説明

devunsetup コマンドが終了しました(コマンド終了日時 = *aa....aa bb....bb*)。

KEDT10052-E

An error occurred while the command was being executed. (command name = devunsetup, time = *aa....aa bb....bb*)

aa....aa

日付(YYYY/MM/DD 形式)

bb....bb

時刻(hh:mm:ss.ff 形式)

説明

devunsetup コマンドの実行中にエラーが発生しました(エラー発生日時 = *aa....aa bb....bb*)。

対処

エラーが発生した原因を取り除き、コマンドを再実行してください。

4.2 KEDT31000 から KEDT31999 までのメッセージ

KEDT31001-W

```
line aa....aa:The trace collection point cannot be recognized.
```

aa....aa

行番号

説明

aa....aa 行目：トレース取得ポイントとして認識できません。

対処

トレース取得ポイントの構文形式を確認してください。

KEDT31002-W

```
line aa....aa:The trace collection point was not imported because the same trace collection point already exists.
```

aa....aa

行番号

説明

aa....aa 行目：同一の指定形式であったためインポートしませんでした。

対処

[ユーザ拡張性能解析トレース設定ファイルのインポート] ダイアログで [設定済みのトレース取得ポイントと一致する場合上書き] チェックボックスが未チェック、かつ設定済みのトレース取得ポイントが定義されていないか確認してください。

KEDT31003-W

```
line aa....aa:The trace collection point does not correspond to any Java element in the workspace.
```

aa....aa

行番号

説明

aa....aa 行目：トレース取得ポイントに対応する Java 要素がワークスペースに存在しません。

対処

Eclipse Java Element が正しく指定されているか確認してください。

5

KFCT で始まるメッセージ

パフォーマンストレーサーが出力するメッセージについて説明しています。

5.1 KFCT26000 から KFCT27999 までのメッセージ

KFCT26949-E

```
"aa....aa(bb....bb)" failed.errno=cc....cc
```

aa....aa

エラーとなったシステムコール

bb....bb

内部情報（システムコール呼び出し元ファイル名）

cc....cc

システムコールの errno 値

説明

システムコールでエラーが発生しました。処理を中止します。

対処

システムコールがエラーになった要因を調査してください。

KFCT26999-W

```
trace data was not able to output, because the buffer area was insufficient.
```

説明

一時的にバッファ領域が不足しているため、トレース情報が出力されませんでした。このメッセージが出力されたあと、バッファ領域に空きができるまで、トレース情報は出力されなくなります。バッファ領域に空きができると、トレース情報は自動的に出力されるようになります。

対処

PRF トレース取得用のバッファサイズを設定されている値より大きくすることをお勧めします。バッファサイズは、`cprfstart` コマンドの `-PrfTraceBufferSize` オプションで変更します。

KFCT27600-I

```
aa....aa was assigned as current trace file. ID:bb....bb
```

aa....aa

割り当てたファイル名

bb....bb

PRF 識別子

説明

PRF トレースを出力するファイルまたは稼働統計情報を出力するファイルを割り当てました。処理を続行します。

5.2 KFCT70000 から KFCT70999 までのメッセージ

KFCT70525-E

```
too many files are open in this process.
```

説明

プロセス内でオープンできるファイルの数が最大値を超えました。

デーモンの場合はエラーメッセージを出力して処理を継続します。コマンドの場合は処理を中断します。

対処

プロセス内でオープンできるファイルの最大値を確認してください。

KFCT70526-E

```
internal error occurred. err_code=aa....aa-bb....bb
```

aa....aa

要因コード 1

bb....bb

要因コード 2

説明

内部処理エラーが発生しました。

デーモンの処理を中断します。

対処

要因コード (*aa....aa*、*bb....bb*) を取得して、システム管理者に連絡してください。

KFCT70536-E

```
too many files are open in this system.
```

説明

システム内でオープンできるファイルの数が最大値を超えました。

デーモンの場合は、エラーメッセージを出力して処理を継続します。

コマンドの場合は、処理を中断します。

対処

システム内でオープンできるファイルの最大値を確認してください。

KFCT70561-E

```
memory allocation failed.
```

説明

メモリーの取得に失敗しました。

デーモンおよびコマンドの処理を中断します。

対処

システム管理者に連絡してください。

不要なプロセスを終了させるか、またはメモリーを増やしてください。

KFCT70611-W

```
load library failed. library=aa....aa reason=bb....bb.
```

aa....aa

ロードに失敗したライブラリ名

bb....bb

ロードの失敗要因

説明

ライブラリ (*aa....aa*) のロードに失敗しました。

処理を続行します。

対処

システム管理者に連絡してください。

システム管理者は、*bb....bb* に示されるロードの失敗要因を参照して、対処してください。*bb....bb* に示されるロードの失敗要因と対処を次に示します。

- **unsatisfied**

ライブラリのシンボルが解決できません。

ライブラリ格納ディレクトリーを指定する環境変数に誤りがあります。ライブラリ格納ディレクトリーを指定する環境変数を修正したあと、再度実行してください。

- **security**

ライブラリのロードが許可されていません。

弊社問い合わせ窓口へ連絡してください。

- **init**

ライブラリの初期化に失敗しました。

弊社問い合わせ窓口へ連絡してください。

5.3 KFCT73000 から KFCT73999 までのメッセージ

KFCT73002-E

```
prf tracing service cannot be started. ID:aa....aa reason code=bb....bb-cc....cc
```

aa....aa

PRF 識別子

bb....bb

理由コード

cc....cc

システム内部コード

説明

PRF デーモンのサービス開始でエラーが発生しました。

PRF デーモンを終了します。

対処

次の表に示す理由コード一覧を基に要因を調査して、エラーの要因を取り除いたあと、PRF デーモンを再度起動してください。

理由コード	説明
101	メモリー不足が発生しました。
102	メモリー不足が発生しました。
103	ファイルの検定時、または新規作成時に入出力エラーが発生しました。
104	msgget システムコールでの新しいメッセージ待ち行列 ID が、割り当てられませんでした。ipcs コマンドで使用状況を確認し、不要なメッセージキューがある場合は、ipcrm コマンドで削除する必要があります。
106	環境変数「PRFSPPOOL」に示すディレクトリーが正しく作成されていないおそれがあります。
112	指定したトレースサービスは、すでに起動されています。または、トレースサービスは停止されていますが、トレースを取得していたプロセスが起動中のため、新しいトレースサービスが開始できません。
114	PRF デーモンのサービスで使用する共用メモリーが破壊されています。
115	PRF デーモンのサービスで使用する共用メモリーのアドレスが取得できません。
401	PRF デーモンのサービスの内部制御ファイルのオープン時にエラーが発生しました。
402	PRF デーモンのサービスの内部制御ファイルが破壊されています。

理由コード	説明
403	PRF デーモンのサービスの内部制御ファイルで、エラーが発生しました。環境変数「PRFSPPOOL」に示すディレクトリーが正しく作成されていないおそれがあります。
404	トレースファイル作成ディレクトリーの指定に誤りがあります。
502	PRF デーモンのサービスの制御に必要な環境を作成するときに、エラーが発生しました。
1601	システムコールでエラーが発生しました。

KFCT73003-E

prf tracing service cannot be continued. ID:*aa....aa* reason code=*bb....bb-cc....cc*

aa....aa

PRF 識別子

bb....bb

理由コード

cc....cc

システム内部コード

説明

PRF トレースの取得中に障害が発生しました。

PRF デーモンを終了します。

対処

次の表に示す理由コード一覧を基に要因を調査して、エラーの要因を取り除いたあと、PRF デーモンを再度起動してください。

理由コード	説明
101	メモリー不足が発生しました。
103	トレースファイルで入出力エラーが発生しました。
104	msgget システムコールでの新しいメッセージ待ち行列 ID が、割り当てられませんでした。ipcs コマンドで使用状況を確認し、不要なメッセージキューがある場合は、ipcrm コマンドで削除する必要があります。
1601	システムコールでエラーが発生しました。

KFCT73004-W

failure to initialize for prf tracing service. ID:*aa....aa* reason code=*bb....bb-cc....cc*

aa....aa

PRF 識別子 (PRF 識別子を特定できない場合は、****を表示します)。

bb....bb

理由コード

cc....cc

システム内部コード

説明

プロセスでの PRF デーモンのサービス初期化でエラーが発生しました。

エラーが発生したプロセスの、PRF トレース取得を中止します。この初期化は、プロセスでの PRF トレースを取得するための準備をする処理です。

なお、このメッセージは、コマンド実行時にも出力する場合があります。

対処

次の表に示す理由コード一覧を基に、エラーの要因を取り除いてください。

理由コード	説明
101	メモリー不足が発生しました。
106	環境変数「PRFSPPOOL」に示すディレクトリーが正しく作成されていないおそれがあります。
115	PRF デーモンが制御する共用メモリーにアクセスできません。コマンドで出力された場合、指定した PRF デーモンが開始されているかどうかを確認してください。
1601	システムコールでエラーが発生しました。

KFCT73200-E

cannot delete module trace file. file name:*aa....aa* reason code=*bb....bb-cc....cc*

aa....aa

削除できないファイルのパス名

bb....bb

理由コード

CC....CC

システム内部コード

説明

パフォーマンストレーサーで使用するモジュールトレースファイルの削除ができません。

モジュールトレースファイルの削除をスキップします。

対処

次の表に示す理由コード一覧を基にエラーの要因を取り除いたあと、再度コマンドを実行してください。

理由コード	説明
101	メモリー不足が発生しました。
204	モジュールトレースファイルの削除に失敗しました。
1601	システムコールエラーが発生しました。

KFCT73201-E

```
module trace cannot be started. reason code=aa....aa-bb....bb
```

aa....aa

理由コード

bb....bb

システム内部コード

説明

パフォーマンストレーサーで使用するモジュールトレース取得の開始中にエラーが発生しました。

モジュールトレースを取得しません。

対処

次の表に示す理由コード一覧を基にエラーの要因を取り除いたあと、再度コマンドを実行してください。

理由コード	説明
101	メモリー不足が発生しました。
106	環境変数「PRFSP00L」に示すディレクトリーが正しく作成されていないおそれがあります。
201	次のディレクトリーを作成できませんでした。 <ul style="list-style-type: none">• \$PRFSP00L/utt (UNIX の場合) または%PRFSP00L%utt (Windows の場合)

理由コード	説明
202	次のディレクトリを作成できませんでした。 <ul style="list-style-type: none"> • \$PRFSP00L/utt/umt (UNIX の場合) または%PRFSP00L%¥utt¥umt (Windows の場合)
502	モジュールトレースの制御に必要な環境を作成するときに、エラーが発生しました。
504	タイマ処理の初期化処理に失敗しました。システムは続行し、モジュールトレースを取得します。ただし、次のディレクトリにできた不要ファイルは削除しません。 <ul style="list-style-type: none"> • \$PRFSP00L/utt/umt (UNIX の場合) または%PRFSP00L%¥utt¥umt (Windows の場合) 通常、不要ファイルは 24 時間ごとに削除されます。弊社問い合わせ窓口へ連絡してください。
1601	システムコールエラーが発生しました。

KFCT73202-E

failure to initialize for module trace. reason code=*aa....aa-bb....bb*

aa....aa

理由コード

bb....bb

システム内部コード

説明

パフォーマンストレーサーで使用するモジュールトレース取得の初期化処理でエラーが発生しました。

エラーが発生したプロセスのモジュールトレースは取得しません。この初期化処理はプロセスでのモジュールトレースを取得するための準備をする処理です。

対処

次の表に示す理由コード一覧を基に、エラーの要因を取り除いたあと、再度コマンドを実行してください。

理由コード	説明
101	メモリー不足が発生しました。
106	環境変数「PRFSP00L」に示すディレクトリが正しく作成されていないおそれがあります。
109	モジュールトレースファイルの作成時にエラーが発生しました。メッセージ「KFCT73351-E」またはメッセージ「KFCT75500-E」の errno 値からエラーの要因を取り除いてください。
201	次のディレクトリを作成できませんでした。 <ul style="list-style-type: none"> • \$PRFSP00L/utt (UNIX の場合) または%PRFSP00L%¥utt (Windows の場合) メッセージ「KFCT73351-E」またはメッセージ「KFCT75500-E」の errno 値からエラーの要因を取り除いてください。
202	次のディレクトリを作成できませんでした。

理由コード	説明
	<ul style="list-style-type: none"> • \$PRFSP00L/utt/umt (UNIX の場合) または%PRFSP00L%¥utt¥umt (Windows の場合) メッセージ「KFCT73351-E」またはメッセージ「KFCT75500-E」の ermo 値からエラーの要因を取り除いてください。
203	umt 内部の排他制御でエラーが発生しました。メッセージ「KFCT75500-E」の ermo 値を弊社問い合わせ窓口へ連絡してください。
503	モジュールトレースファイルを作成するディレクトリーのオープンに失敗しました。このディレクトリーは、PRF デーモンの開始時に作成します。このメッセージが出力された実行環境で、PRF デーモンが正常に開始しているかどうかを確認してください。
505	コマンドのオプション引数が不正です。メッセージ「KFCT73350-E」のオプション引数を見直してください。
1601	システムコールエラーが発生しました。

KFCT73203-W

error occurred while checking trace file number. reason code=*aa....aa-bb....bb*

aa....aa

理由コード

bb....bb

システム内部コード

説明

次のディレクトリー下にあるファイルの削除中にエラーが発生しました。

- \$PRFSP00L/utt/umt (UNIX の場合) または%PRFSP00L%¥utt¥umt (Windows の場合)

これらのディレクトリー下のファイルは削除しませんが、システムの処理は続行します。

対処

次の表に示す理由コード一覧を基に、エラーの要因を取り除いてください。

理由コード	説明
101	umt 内部の排他制御でエラーが発生しました。
203	メッセージ「KFCT75500-E」の ermo 値を弊社問い合わせ窓口へ連絡してください。

KFCT73300-E

cannot execute *aa....aa* command. reason code=*bb....bb-cc....cc*

aa....aa

実行できなかったコマンド名

bb....bb

理由コード

cc....cc

システム内部コード

説明

コマンド (*aa....aa*) が実行できませんでした。

コマンドをエラー終了します。

対処

次の表に示す理由コード一覧を基にエラーの要因を取り除いたあと、再度コマンドを実行してください。

理由コード	説明
101	メモリー不足が発生しました。
103	ファイルで入出力エラーが発生しました。
106	<i>aa....aa</i> コマンドを実行するために必要なシステム内部ファイルがありません。次の内容を確認してください。 <ul style="list-style-type: none">• コマンドを実行した環境での環境変数「PRFSP00L」のディレクトリー• コマンドに指定した PRF 識別子
107	トレースファイルのオープンエラーが発生しました。
116	指定したトレースファイルの数が 256 個を超えています。
804	ファイルが見つかりません。
1601	システムコールでエラーが発生しました。

KFCT73350-E

command option is invalid. *aa....aa*

aa....aa

オプション名

説明

コマンドのオプションに誤りがあります。

処理を中止します。

対処

指定したオプションに誤りがないか、または指定したオプションの組み合わせに問題がないか見直してください。指定オプションを修正後、再度コマンドを実行してください。

KFCT73351-E

```
"aa....aa(bb....bb)" failed. errno=cc....cc
```

aa....aa

エラーとなったシステムコール

bb....bb

内部情報

cc....cc

システムコールの errno 値

説明

システムコールでエラーが発生しました。

処理を中止します。

対処

システム管理者に連絡してください。

システム管理者は、システムコールがエラーになった要因を調査してください。

KFCT73401-I

```
usage:cprfstart [-h] | [-PRFID cprfid] [-PrfTraceLevel tracelevel[,tracelevel]...] [-PrfTraceCount count] [-PrfTraceFileSize file_size] [-PrfTraceBufferSize buffer_size] [-PrfRemakeBuffer] [-PrfNoBackUp [0|1]] [-PrfConsole {0|1}] [-PrfLogShiftTime time] [-PrfLogFileSize size] [-PrfLogFileCount count]
```

説明

`cprfstart` コマンドの使用方法を示しています。

このメッセージは、コマンドの形式が不正、または-h オプションが指定された場合に出力します。コマンド形式が不正だった場合は、コマンドをエラー終了します。

対処

指定したオプションに誤りがないかどうかを見直してください。指定オプションを修正後、再度コマンドを実行してください。

KFCT73402-I

```
usage:cprfstop [-h] | [-PRFID cprfid] [-Force]
```

説明

`cprfstop` コマンドの使用方法を示しています。

このメッセージは、コマンドの形式が不正、または-h オプションが指定された場合に出力します。コマンド形式が不正だった場合は、コマンドをエラー終了します。

対処

指定したオプションに誤りがないかどうかを見直してください。指定オプションを修正後、再度コマンドを実行してください。

KFCT73403-I

```
usage:cprfed [-h] | [[-Dump | -CSV] [-Time [start][,end]] [-ProcessID process-ID[,process-ID...]] [-TraceFile prftrace-file[,prftrace-file...]] | -AllTraceFile]]
```

説明

`cprfed` コマンドの使用方法を示しています。

このメッセージは、コマンドの形式が不正、または-h オプションが指定された場合に出力します。コマンド形式が不正だった場合は、コマンドをエラー終了します。

対処

指定したオプションに誤りがないかどうかを見直してください。指定オプションを修正後、再度コマンドを実行してください。

KFCT73404-I

```
usage:cprflevel [-h] | [-PRFID cprfid] [-PrfChangeLevel tracelevel[,tracelevel]...] [-PrfLevelIndex index] [-PrfLevelAll]
```

説明

cprflevel コマンドの使用方を示しています。

このメッセージは、コマンドの形式が不正、または-h オプションが指定された場合に出力します。コマンド形式が不正だった場合は、コマンドをエラー終了します。

対処

指定したオプションに誤りがないかどうかを見直してください。指定オプションを修正後、再度コマンドを実行してください。

KFCT73405-I

```
usage:cprfflush [-h] | [-PRFID cprfid]
```

説明

cprfflush コマンドの使用方を示しています。

このメッセージは、コマンドの形式が不正、または-h オプションが指定された場合に出力します。コマンド形式が不正だった場合は、コマンドをエラー終了します。

対処

指定したオプションに誤りがないかどうかを見直してください。指定オプションを修正後、再度コマンドを実行してください。

KFCT73406-I

```
usage:cprfgetpid [-h] | [-PRFID cprfid]
```

説明

cprfgetpid コマンドの使用方を示しています。

このメッセージは、コマンドの形式が不正、または-h オプションが指定された場合に出力します。コマンド形式が不正だった場合は、コマンドをエラー終了します。

対処

指定したオプションに誤りがないかどうかを見直してください。指定オプションを修正後、再度コマンドを実行してください。

KFCT73410-I

```
now starting cprfd.
```

説明

PRF デーモン開始中です。

PRF デーモン開始処理を続行します。

KFCT73411-I

```
ProductName = aa....aa  
Version = bb....bb  
PRFID = cc....cc  
PRFSPOOL directory = dd....dd
```

aa....aa

製品名

bb....bb

バージョン

cc....cc

PRF 識別子

dd....dd

PRFSPOOL ディレクトリー

説明

開始中の PRF デーモンに関する情報を出力します。

PRF デーモン開始処理を続行します。

KFCT73412-I

```
cprfd is now online.
```

説明

PRF デーモン開始が完了しました。

PRF デーモンの処理を続行します。

KFCT73413-I

```
now terminating cprfd. terminate type =aa....aa
```

aa....aa

終了形態 (NORMAL STOP : 正常終了、FORCE STOP : 強制正常終了)

説明

PRF デーモン終了中です。

終了形態 (*aa....aa*) に示される内容に従って、PRF デーモンの処理を続行します。

KFCT73414-I

```
CPRFD stop.
```

説明

PRF デーモンが正常停止しました。

PRF デーモンの処理を終了します。

KFCT73415-I

```
prf trace level is aa....aa.
```

aa....aa

PRF トレースレベル

説明

現在のインデックス番号 1 の PRF トレースレベルを表示して終了します。

KFCT73416-I

```
prf trace level was changed from aa....aa to bb....bb.
```

aa....aa

変更前の PRF トレースレベル

bb....bb

変更後の PRF トレースレベル

説明

インデックス番号 1 の変更前と変更後の PRF トレースレベルを表示して終了します。

KFCT73417-I

```
option for aa....aa = bb....bb
```

aa....aa

コマンド名

bb....bb

指定したオプション名、オプション引数を次の形式で表示します。

オプション名[,オプション引数][;オプション名[,オプション引数]...]

説明

コマンドを受け付けました。コマンドに指定したオプション (*bb....bb*) を出力します。

コマンドの処理を続行します。

KFCT73418-I

```
all prf trace levels are :
```

```
[aa....aa]=bb....bb [aa....aa]=bb....bb [aa....aa]=bb....bb [aa....aa]=bb....bb
```

aa....aa

インデックス番号

bb....bb

該当するインデックスの PRF トレースレベル

説明

現在のすべての PRF トレースレベルを表示して終了します。

KFCT73419-I

```
prf trace level of [aa....aa] is bb....bb.
```

aa....aa

インデックス番号

bb....bb

該当するインデックス番号の PRF トレースレベル

説明

指定したインデックス番号の PRF トレースレベルを表示して終了します。

KFCT73420-I

```
prf trace level was changed :  
[aa....aa]= bb....bb -> [aa....aa]= cc....cc
```

aa....aa

インデックス番号

bb....bb

該当するインデックス番号の変更前の PRF トレースレベル

cc....cc

該当するインデックス番号の変更後の PRF トレースレベル

説明

変更前、変更後の PRF トレースレベルを表示して終了します。

```
prf tracing service cannot be started. ID= aa....aa reason code = bb....bb - cc....cc.
```

aa....aa

PRF 識別子

PRF 識別子を特定できない場合は、****を表示します。

bb....bb

理由コード

cc....cc

システム内部コード

説明

PRF デーモンのサービス開始に失敗しました。

PRF デーモンのサービスを終了します。

対処

次の表に示す理由コード一覧を基に要因を調査し、エラーの要因を取り除いてください。ただし、排他制御に失敗した場合、内部エラーが発生した場合、および一覧に示されている理由コード以外のメッセージが発生した場合は、弊社問い合わせ窓口へ連絡してください。

理由コード	説明
101	メモリー不足が発生しました。
102	メモリー不足が発生しました。
104	msgget システムコールでの新しいメッセージ待ち行列 ID が、割り当てられませんでした。ipcs コマンドで使用状況を確認し、不要なメッセージキューがある場合は、ipcrm コマンドで削除する必要があります。
106	環境変数「PRFSPPOOL」が指定されていないか、環境変数「PRFSPPOOL」に示すディレクトリーが正しく作成されていないおそれがあります。
112	指定されたトレースサービスは、すでに開始されています。または、トレースサービスは終了されていますが、トレースを取得していたプロセスが開始中のため、新しいトレースサービスを開始できません。
115	PRF デーモンのサービスで使用する共用メモリーへのアクセスが失敗しました。
117	指定したオプションに誤りがあります。
118	PRF デーモンのサービスで使用する共用メモリーを再利用できません。cprfstart コマンドに、-PrfRemakeBuffer オプションを付けて実行してください。
119	PRF デーモンのサービスで使用する共用メモリーの再作成に失敗しました。PRF デーモンのサービスを利用しているプロセスが起動している場合、共用メモリーは再作成できません。共用メモリーを再作成して PRF デーモンを起動したいときは、PRF デーモンのサービスを利用しているプロセスを終了させてください。なお、ここでの共用メモリーを再作成するとは、次の場合を指します。 <ul style="list-style-type: none"> • -PrfRemakeBuffer オプションを付けてcprfstart コマンドを実行した場合

理由コード	説明
	<ul style="list-style-type: none"> -PrfTraceBufferSize オプションに、前回とは異なる値（前回未指定のときは、8194 以外の値）を指定して cprfstart コマンドを実行した場合
502	PRF デーモンのサービスの制御に必要な環境を作成するときにエラーが発生しました。
1601	システムコールでエラーが発生しました。
3201	PRF デーモン起動時に、タイムアウトが発生しました。PRF デーモンは正常起動していることがあります。
3203	排他制御に失敗しました。
8001	内部エラーが発生しました。

KFCT73431-E

cannot create the process. process_name=*aa....aa*.

aa....aa

プロセス名 (cprfd : PRF デーモン)

説明

子プロセスの生成に失敗しました。

デーモンの開始処理を終了します。

対処

時間を置いて再度、開始するか、または次の内容を確認してください。

- システムファイルリソースが不足していないかどうか。
- 子プロセスの生成に失敗していないかどうか。
- メモリーが不足していないかどうか。

また、このメッセージの前に出力されている、メッセージ「KFCT73430-E」を参考にエラーの要因を取り除いてください。

KFCT73432-W

failure to initialize for prf tracing service. ID: *aa....aa* reason code *bb....bb* - *cc....cc*.

aa....aa

PRF 識別子

PRF 識別子を特定できない場合は、****を表示します。

bb...bb

理由コード

cc...cc

システム内部コード

説明

PRF デーモンのサービス初期化処理に失敗しました。

エラーが発生したプロセスの PRF トレース取得を中止します。

対処

次の表に示す理由コード一覧を基に要因を調査し、エラーの要因を取り除いてください。また、内部エラーが発生した場合は、弊社問い合わせ窓口へ連絡してください。

理由コード	説明
117	指定したオプションに誤りがあります。
8001	内部エラーが発生しました。

KFCT73433-E

```
cannot stop CPRFD. ID= aa....aa reason code = bb...bb - cc....cc.
```

aa....aa

PRF 識別子

PRF 識別子を特定できない場合は、****を表示します。

bb...bb

理由コード

cc...cc

システム内部コード

説明

PRF デーモンの停止処理に失敗しました。

`cprfstop` コマンドをエラー終了します。

対処

次の表に示す理由コード一覧を基に要因を調査し、エラーの要因を取り除いてください。PRF デーモンが終了していない場合には、再度 `cprfstop` コマンドを実行してください。ただし、排他制御に失敗した場

合、内部エラーが発生した場合、および一覧に示されている理由コード以外のメッセージが発生した場合は、弊社問い合わせ窓口へ連絡してください。

理由コード	説明
106	環境変数「PRFSP00L」が指定されていないか、環境変数「PRFSP00L」に示すディレクトリーが正しく作成されていないおそれがあります。
115	PRF デーモンのサービスで使用する共用メモリーへのアクセスが失敗しました。-Force オプションを指定して実行してください。
117	指定したオプションに誤りがあります。
3201	タイムアウトが発生しました。-Force オプションを指定して実行してください。
3202	指定した PRF 識別子を持つ、PRF デーモンが起動していません。
3203	排他制御に失敗しました。
8001	内部エラーが発生しました。

KFCT73434-E

```
CPRFD is already started. ID= aa....aa.
```

aa....aa

PRF 識別子

説明

指定した PRF 識別子を持つ PRF デーモンは、すでに起動しています。

`cprfstart` コマンドをエラー終了します。

すでに起動している PRF デーモンと、同じ PRF 識別子を持つ PRF デーモンは起動できません。

対処

同じ PRF 識別子を持つ PRF デーモンが起動していないかどうかを確認してください。確認後、必要に応じて別の PRF 識別子を指定して、再度 `cprfstart` コマンドを実行してください。

KFCT73435-E

```
CPRFD has not started. ID=aa....aa.
```

aa....aa

PRF 識別子

説明

指定した PRF 識別子を持つ PRF デーモンが起動していません。

コマンドをエラー終了します。

対処

指定した PRF 識別子を持つ PRF デーモンが開始されているかどうかを確認してください。なお、このメッセージは、PRF デーモンが起動している場合も出力されることがあります。この場合は、コマンド起動時の -PRFID オプションが正しいかどうかを確認してください。または、起動している PRF デーモンと環境変数「PRFSPOOL」が異なっていないかどうかを確認してください。

KFCT73436-E

```
PRFSPOOL environment is undefined.
```

説明

環境変数「PRFSPOOL」が指定されていません。

プロセスをエラー終了します。

対処

環境変数「PRFSPOOL」が指定されているかどうかを確認してください。環境変数「PRFSPOOL」を正しく指定したあと、再度プロセスを実行してください。

KFCT73437-E

```
cannot find PRFSPOOL directory.
```

説明

環境変数「PRFSPOOL」に示される、ディレクトリーが見つかりません。

プロセスをエラー終了します。

対処

環境変数「PRFSPOOL」に示すディレクトリーが正しく作成されているかどうかを確認してください。環境変数「PRFSPOOL」に示すディレクトリーを正しく作成したあと、再度プロセスを実行してください。

KFCT73438-E

cannot change prf trace level. ID= *aa....aa* reason code = *bb....bb* - *cc....cc*.

aa....aa

PRF 識別子

PRF 識別子を特定できない場合、****を表示します。

bb....bb

理由コード

cc....cc

システム内部コード

説明

PRF トレースレベルを変更できませんでした。

`cpflevel` コマンドをエラー終了します。

対処

次の表に示す理由コード一覧を基に要因を調査し、エラーの要因を取り除いてください。エラーの要因を取り除いたあとは、再度`cpflevel` コマンドを実行してください。ただし、排他制御に失敗した場合、内部エラーが発生した場合、および一覧に示されている理由コード以外のメッセージが発生した場合は、弊社問い合わせ窓口へ連絡してください。

理由コード	説明
106	環境変数「PRFSP00L」が指定されていないか、環境変数「PRFSP00L」に示すディレクトリーが正しく作成されていないおそれがあります。
117	指定したオプションに誤りがあります。
3202	指定した PRF 識別子を持つ、PRF デーモンが起動していません。
3203	排他制御に失敗しました。
8001	内部エラーが発生しました。

KFCT73439-E

cannot execute *aa....aa* command. reason code *bb....bb* - *cc....cc*.

aa....aa

実行できなかったコマンド名

bb....bb

理由コード

cc....cc

システム内部コード

説明

コマンド (aa....aa) が実行できませんでした。

コマンドをエラー終了します。

対処

次の表に示す理由コード一覧を基に要因を調査し、エラーの要因を取り除いてください。ただし、排他制御に失敗した場合、内部エラーが発生した場合、および一覧に示されている理由コード以外のメッセージが発生した場合は、弊社問い合わせ窓口へ連絡してください。

理由コード	説明
106	環境変数「PRFSPool」が指定されていないか、環境変数「PRFSPool」に示すディレクトリーが正しく作成されていないおそれがあります。
115	PRF デーモンのサービスで使用する共用メモリーへのアクセスが失敗しました。
117	指定したオプションに誤りがあります。
3201	タイムアウトが発生しました。cprfflush コマンド実行時に出力された場合は、バッファ内のトレース情報のファイルへの書き出しが完了しているときがあります。
3202	指定した PRF 識別子を持つ、PRF デーモンが起動していません。
3203	排他制御に失敗しました。
8001	内部エラーが発生しました。

KFCT73440-E

```
cannot read trace-file.
```

説明

PRF トレース編集処理で、トレースファイルの読み込み中にエラーが発生しました。

コマンドをエラー終了します。

対処

次の内容を確認してください。

- 編集コマンドにトレースファイルを指定していない場合があります。-TraceFile オプションでトレースファイルを指定してください (Windows の場合)。
- 指定したトレースファイルが正しいかどうか、アクセス権限があるかどうかを見直してください。

また、このメッセージの前に出力されているメッセージ「KFCT75500-E」を参照して、エラーの要因を取り除いてください。

KFCT73441-E

```
-PrfTraceBufferSize value is over -PrfTraceFileSize value.
```

説明

-PrfTraceBufferSize オプションの指定値が、-PrfTraceFileSize オプションの指定値を超えています。開始コマンドをエラー終了します。

対処

-PrfTraceBufferSize オプションの指定値が、-PrfTraceFileSize オプションの指定値を超えていないかどうかを確認してください。また、-PrfTraceFileSize オプションを指定していない場合は、-PrfTraceBufferSize オプションの指定値が 8192 以下であることを確認してください。

-PrfTraceBufferSize オプションの指定値が、-PrfTraceFileSize オプションの指定値を超えている場合は、-PrfTraceFileSize オプションの指定値以下の値を -PrfTraceBufferSize オプションに指定してください。

KFCT73445-E

```
cannot output trace information to a trace-file.
```

説明

トレース情報をファイルに出力できなくなりました。

トレースファイルの出力を停止します。このメッセージは、PRF トレース取得用のバッファが不足している場合に出力します。

対処

起動中の PRF デーモンを強制停止させてください。そのあと、PRF デーモンを通常起動させてください。強制停止するには、cprfstop コマンドに -Force オプションを付けて実行してください。

また、このエラーを回避するために、PRF トレース取得用のバッファサイズを、デフォルト値（8192 キロバイト）より大きくすることをお勧めします。バッファサイズは、`cprfstart` コマンドの `PrfTraceBufferSize` オプションで変更してください。

KFCT73501-E

```
process aborted.(reason=aa....aa)
```

aa....aa

処理を続行できない理由

説明

処理を続行できないためプロセスを中止します。

aa....aa には、次のどちらかの理由を表示します。

- スレッド間排他の解除に失敗しました。
- プロセス間排他の解除に失敗しました。

対処

動作中のメモリー不足が考えられます。動作環境のメモリーを増やしてください。

引き続きエラーが多発する場合は、システム管理者に連絡してください。

KFCT73502-W

```
cannot load library.
```

説明

ライブラリ格納ディレクトリーを指定する環境変数が不正です。

処理を続行します。ただし、このメッセージが出力されたプロセスからのすべてのメッセージは、標準出力または標準エラー出力に出力し、ログファイルには出力しません。

対処

ライブラリ格納ディレクトリーを指定する環境変数を変更後、再度実行してください。

KFCT73551-E

```
cannot get aa....aa.
```

aa....aa

取得できなかった情報の名称

説明

aa....aa の情報を取得できません。

処理を中止します。

対処

システム管理者に連絡してください。

システム管理者は、情報が取得できる環境になっているかどうかを確認してください。

KFCT73552-E

```
cannot access directory indicated by aa....aa. "bb....bb"
```

aa....aa

ディレクトリーを示す情報の名称

bb....bb

ディレクトリー名

説明

ディレクトリー (*bb....bb*) にアクセスできません。

処理を中止します。

対処

システム管理者に連絡してください。

システム管理者は、ディレクトリーを示す情報の内容に誤りがないか、またはディレクトリーのアクセス権などを確認してください。

KFCT73553-E

```
cannot open file "aa....aa".
```

aa....aa

オープンできないファイル名

説明

ファイル (*aa....aa*) がオープンできません。

処理を中止します。

対処

システム管理者に連絡してください。

システム管理者は、ファイルやディレクトリーのアクセス権を確認してください。

KFCT73554-E

```
cannot read file "aa....aa".
```

aa....aa

読み込みできないファイル名

説明

ファイル (*aa....aa*) の読み込みができません。

処理を中止します。

対処

システム管理者に連絡してください。

システム管理者は、ファイルやディレクトリーのアクセス権を確認してください。

KFCT73555-E

```
cannot close file "aa....aa".
```

aa....aa

クローズできないファイル名

説明

ファイル (*aa....aa*) がクローズできません。

処理を中止します。

対処

システム管理者に連絡してください。

システム管理者は、ファイルやディレクトリーのアクセス権を確認してください。

KFCT73556-E

```
cannot access file "aa....aa".
```

aa....aa

アクセスできないファイル名

説明

ファイル (*aa....aa*) にアクセスできません。

処理を中止します。

対処

システム管理者に連絡してください。

システム管理者は、ファイルやディレクトリーのアクセス権を確認してください。

KFCT73557-E

```
aa....aa environment variable undefined.
```

aa....aa

設定されていない環境変数名

説明

環境変数 (*aa....aa*) が設定されていません。

処理を中止します。

対処

システム管理者に連絡してください。

システム管理者は、環境変数を設定してください。

KFCT73558-E

```
invalid option. option=aa....aa value=bb....bb reason=cc....cc.
```

aa....aa

オプション名

bb....bb

不正なオプション引数 (*cc....cc* が INVALID_VALUE のときだけ表示されます)

cc....cc

理由コード

説明

オプションが不正です。

処理を中止します。

対処

cc....cc に示される理由コードに従って対処してください。*cc....cc* に示される理由コードと対処を次の表に示します。

理由コード	説明	対処
NO_OPT_AR G	オプション引数が指定 されていません。	オプションの指定値を見直し、再度コマンドを実行してください。
INVALID_VA LUE	オプション引数の値が 不正です。	オプションの指定値を見直し、再度コマンドを実行してください。
その他	オプション解析処理中 に内部エラーが発生し ました。	option (<i>aa....aa</i>)、value (<i>bb....bb</i>)、および reason (<i>cc....cc</i>) の内容を取得して 弊社問い合わせ窓口へ連絡してください。

KFCT73559-E

```
the error occurred while initializing log function. reason=aa....aa detail=bb....bb inter=cc....cc.
```

aa....aa

エラーの発生要因

bb....bb

詳細情報

CC....CC

保守情報

説明

ログ機能の初期化中にエラーが発生しました。

処理を中止します。

対処

aa....aa に示されるエラーの発生要因に従って対処し、再度コマンドを実行してください。aa....aa に示されるエラーの発生要因と対処を次の表に示します。

エラーの要因	説明	対処
ENVIRON	環境変数の取得に失敗しました。	環境変数「PRFSP00L」が設定されているかどうかを見直してください。
FILE_ACC	ファイルアクセスに失敗しました。	PRFSP00L ディレクトリーが存在し、アクセス権が正しく設定されているかどうか確認してください。また、PRFSP00L ディレクトリーに十分な空き領域があるかどうかを確認してください。
LOCK	排他制御に失敗しました。	メモリーが不足している場合は、不要なプロセスを終了させるか、またはメモリーを増やしてください。それ以外の場合は、弊社問い合わせ窓口へ連絡してください。
MEMORY	メモリーが不足しています。	不要なプロセスを終了させるか、またはメモリーを増やしてください。
OTHER	上記以外のエラーが発生しました。	reason (aa....aa)、detail (bb....bb)、および inter (cc....cc) の内容を取得して弊社問い合わせ窓口へ連絡してください。

KFCT73561-E

cannot get log control information. reason=aa....aa detail=bb....bb inter=cc....cc.

aa....aa

エラーの発生要因

bb....bb

詳細情報

CC....CC

保守情報

説明

ログ制御情報を取得できませんでした。

コマンドの処理を終了します。

対処

aa....aa に示されるエラーの発生要因に従って対処してください。aa....aa に示されるエラーの発生要因と対処を次の表に示します。

エラーの要因	説明	対処
FILE_ACC	ファイルのアクセスに失敗しました。	PRFSP00L ディレクトリーがあるかどうかを確認してください。また、PRFSP00L ディレクトリー下のファイルを不当に編集していないかどうか、アクセス権を変更していないかどうかを確認してください。
NO_EXIST	ファイルがありません。	インストール後、cprfststart コマンドを実行しているかどうか、またはPRFSP00L ディレクトリー下のファイルを不当に削除していないかどうかを確認してください。

5.4 KFCT75000 から KFCT75999 までのメッセージ

KFCT75500-E

```
aa....aa(bb....bb) is failed.errno=cc....cc:dd....dd
```

aa....aa

エラーとなったシステムコール

bb....bb

保守情報

cc....cc

システムコールの errno 値

dd....dd

システムコールエラーの内容

説明

システムコール (*aa....aa*) でエラーが発生しました。

エラーの重要度によって、次のどれかの方法で処置します。

- 処理を打ち切り、プロセスを異常終了させます。
- 処理を打ち切り、実行中サービスの呼び出し元へ返します。
- このまま処理を続行します。

対処

システムコール名と errno 値を基に、該当する OS のシステムコールリファレンスマニュアルで要因を調査してください。

KFCT75800-E

```
an exception occurred. code=aa....aa ExpAddr:bb....bb
```

aa....aa

例外コード

bb....bb

例外が発生したアドレス

説明

bb....bb の命令の実行中に、コード *aa....aa* の構造化例外が発生しました。

スタックトレースを取得して、処理を中断します。

対処

システム管理者に連絡してください。

KFCT75999-E

```
aa....aa (bb....bb) killed by code=cc....cc
```

aa....aa

エラーを検出した内部処理コード

bb....bb

終了したプロセス ID

cc....cc

アボートコード (異常終了要因コード)

説明

異常が発生したため、PRF のサービスを終了しました。

エラーの重要度によって、次のどちらかの方法で処置します。

- PRF デーモンプロセスを異常終了させます。
- PRF を出力するプロセスを異常終了させます。

対処

システム管理者に連絡してください。

異常終了要因コードを調査し、PRF を再度開始してください。

アボートコード	要因	対処
bCo003 bCo011 bCo023 bCo024 bSh001 bSh003 bSh004	メモリー不足が発生しました。	メモリーを見積もり直してください。

アポルトコード	要因	対処
bSh007 bSh011 bSh024 bSh030 bSh033 bSh042		
eCNM001～ eCNM999	メモリー不足が発生しました。	メモリーを見積もり直して、再度実行してください。
eCUL001～ eCUL999	排他解放に失敗しました。	動作中のメモリー不足が考えられます。動作環境のメモリーを増やしてください。引き続きエラーが多発する場合は、弊社問い合わせ窓口へ連絡してください。
eCFL001～ eCFL999	排他処理に失敗しました。	動作中のメモリー不足が考えられます。動作環境のメモリーを増やしてください。引き続きエラーが多発する場合は、弊社問い合わせ窓口へ連絡してください。
r000000～ r001900	排他確保処理、または解放処理でエラーが発生しました。	プロセス固有メモリー不足が発生しているおそれがあります。メモリー不足が発生している場合は、メモリーサイズを見直してください。繰り返しエラーが発生する場合は、弊社問い合わせ窓口へ連絡してください。
s000002 s002000 s002001 s003000 s003001 s004000 s004001 s008000～ s008010	排他確保処理、または解放処理でエラーが発生しました。	プロセス固有メモリー不足が発生しているおそれがあります。メモリー不足が発生している場合は、再度メモリーを見直してください。繰り返しエラーが発生する場合は、弊社問い合わせ窓口へ連絡してください。
s005000	メモリー不足が発生しました。	メモリーサイズを見直してください。繰り返しエラーが発生する場合は、弊社問い合わせ窓口へ連絡してください。
uFPM001～ uFPM999	メモリー不足が発生しました。	メモリーを見積もり直して、再度実行してください。
uLCK001～ uLCK999	排他確保に失敗しました。	動作中のメモリー不足が考えられます。動作環境のメモリーを増やしてください。引き続きエラーが多発する場合は、弊社問い合わせ窓口へ連絡してください。
uNPM001～ uNPM999	メモリー不足が発生しました。	メモリーを見積もり直して、再度実行してください。
tnad01	メモリー不足が発生しました。	メモリーサイズを見直してください。繰り返しエラーが発生する場合は、弊社問い合わせ窓口へ連絡してください。
Wshm02	Windows で共用メモリーとして使用するファイルの作成に失敗しました。	環境変数「PRFSP00L」にディスク容量が十分あるかどうかを確認してください。

5.5 KFCT76000 から KFCT76999 までのメッセージ

KFCT76002-E

```
the memory allocation failed.
```

説明

メモリーの割り当てに失敗しました。

処理を中断します。

対処

メモリーが不足していないかどうかを確認してください。

不足している場合は、不要なプロセスを終了するか、または必要であればメモリーを増やしてください。

KFCT76003-E

```
the setting of an environment variable is unreasonable. environment variable name:aa....aa
```

aa....aa

誤りがある環境変数名

説明

環境変数 (*aa....aa*) の指定に誤りがあります。

処理を中断します。

対処

環境変数の指定に誤りがないかどうかを見直してください。

環境変数の指定を修正したあと、再度コマンドを実行してください。

KFCT76004-E

```
the specified file path is unreasonable. file path:aa....aa
```

aa...aa

誤りがあるファイルパス名

説明

ファイルパス (*aa...aa*) の指定に誤りがあります。

処理を中断します。

対処

指定したファイルパスに誤りがないかどうかを見直してください。

ファイルパスの指定を修正したあと、再度コマンドを実行してください。

KFCT76005-E

```
the specified file path is too long.
```

説明

指定したファイルパスが長過ぎます。

処理を中断します。

対処

指定したファイルパスの文字列長が、255 バイトを超えていないかどうかを見直してください。

ファイルパスの指定を修正したあと、再度コマンドを実行してください。

KFCT76006-E

```
command argument is invalid.
```

説明

コマンドの引数の指定に誤りがあります。

処理を中断します。

対処

指定したオプションに誤りがないかどうかを見直してください。

指定オプションを修正したあと、再度コマンドを実行してください。

KFCT76007-E

```
the specified file path doesn't exist. file path:aa....aa
```

aa....aa

指定したファイルパス名

説明

指定したファイルパス (*aa....aa*) がありません。

コマンドをエラー終了します。

対処

指定したファイルパスに誤りがないかどうかを見直してください。

ファイルパスの指定を修正したあと、再度コマンドを実行してください。

KFCT76008-E

```
the version information doesn't exist in the specified file path.
```

説明

指定されたファイルパスにバージョン情報がありません。

コマンドをエラー終了します。

対処

指定したファイルパスに誤りがないかどうかを見直してください。

ファイルパスの指定を修正したあと、再度コマンドを実行してください。

KFCT76009-E

```
permission denied. file path:aa....aa
```

aa....aa

指定されたファイルパス名

説明

指定されたファイルへのアクセス権限がありません。

コマンドをエラー終了します。

対処

指定したファイルパスのアクセス権を見直してください。

ファイルパスのアクセス権限をchmod コマンドで修正したあと、再度コマンドを実行してください。

KFCT76014-E

```
the wrong library was loaded. Name:aa....aa PP-No:bb....bb Version:cc....cc
```

aa....aa

ライブラリファイル名

bb....bb

製品 ID

cc....cc

製品のバージョン

説明

不正なライブラリがローディングされました。

デーモンおよびコマンドの処理を中断します。

対処

インストール環境や環境変数の設定内容を見直してください。設定内容を修正したあと、再度コマンドを実行してください。

 株式会社 日立製作所

〒 100-8280 東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 6 号
