

JP1 Version 10

JP1/Automatic Operation メッセージ

操作書

3021-3-086-B0

**JP1** *Version*  
**10**

## 前書き

### ■ 対象製品

P-242C-E1A4 JP1/Automatic Operation 10-54 (適用 OS : Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2)

製品構成一覧および内訳形名

- ・ P-242C-EAA4 JP1/Automatic Operation - Server 10-52 (適用 OS : Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2)

- ・ P-242C-EBA4 JP1/Automatic Operation - Contents 10-54 (適用 OS : Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2)

P-F242C-E1A41 JP1/Automatic Operation コンテンツセット 10-54 (適用 OS : Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2)

P-822C-E1A1 JP1/Automatic Operation 10-54 (適用 OS : Linux 5 (AMD/Intel 64), Linux 5 Advanced Platform (AMD/Intel 64), Linux 6 (x64))

製品構成一覧および内訳形名

- ・ P-CC822C-EAA1 JP1/Automatic Operation - Server 10-52 (適用 OS : Linux 5 (AMD/Intel 64), Linux 5 Advanced Platform (AMD/Intel 64), Linux 6 (x64))

- ・ P-CC822C-EBA1 JP1/Automatic Operation - Contents 10-54 (適用 OS : Linux 5 (AMD/Intel 64), Linux 5 Advanced Platform (AMD/Intel 64), Linux 6 (x64))

P-F822C-E1A11 JP1/Automatic Operation コンテンツセット 10-54 (適用 OS : Linux 5 (AMD/Intel 64), Linux 5 Advanced Platform (AMD/Intel 64), Linux 6 (x64))

### ■ 輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

### ■ 商標類

HITACHI, HiRDB, JP1 は、(株)日立製作所の商標または登録商標です。

Active Directory は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Amazon EC2 は、米国その他の諸国における、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

Amazon Web Services は、米国その他の諸国における、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

IBM, AIX は、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corporation の商標です。

Intel は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。

Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Itanium は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。

Linux は、Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft および Hyper-V は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft .NET は、お客様、情報、システムおよびデバイスを繋ぐソフトウェアです。

Netscape は、AOL Inc.の登録商標です。

OpenStack(R)の文字表記と OpenStack のロゴは、米国とその他の国における OpenStack Foundation の登録商標/サービスマークまたは商標/サービスマークのいずれかであり、OpenStack Foundation の許諾を得て使用しています。日立製作所は、OpenStack Foundation や OpenStack コミュニティの関連企業ではなく、また支援や出資を受けていません。

Oracle と Java は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

Red Hat は、米国およびその他の国で Red Hat, Inc. の登録商標もしくは商標です。

RSA および BSAFE は、米国 EMC コーポレーションの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

すべての SPARC 商標は、米国 SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。SPARC 商標がついた製品は、米国 Sun Microsystems, Inc. が開発したアーキテクチャに基づくものです。

SQL Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

UNIX は、The Open Group の米国ならびに他の国における登録商標です。

VERITAS および NetBackup は、Symantec Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows PowerShell は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

This product includes software developed by Andy Clark.

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>).

This product includes software developed by Ben Laurie for use in the Apache-SSL HTTP server project.

This product includes software developed by Daisuke Okajima and Kohsuke Kawaguchi (<http://relaxngcc.sf.net/>).

This product includes software developed by IAIK of Graz University of Technology.

This product includes software developed by the Java Apache Project for use in the Apache JServ servlet engine project (<http://java.apache.org/>).

This product includes software developed by Ralf S. Engelschall <[rse@engelschall.com](mailto:rse@engelschall.com)> for use in the mod\_ssl project (<http://www.modssl.org/>).

Portions of this software were developed at the National Center for Supercomputing Applications (NCSA) at the University of Illinois at Urbana-Champaign.

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

This software contains code derived from the RSA Data Security Inc. MD5 Message-Digest Algorithm, including various modifications by Spyglass Inc., Carnegie Mellon University, and Bell Communications Research, Inc (Bellcore).

Regular expression support is provided by the PCRE library package, which is open source software, written by Philip Hazel, and copyright by the University of Cambridge, England. The original software is available from <ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/programming/pcre/>



本製品は、米国 EMC コーポレーションの RSA BSAFE(R) ソフトウェアを搭載しています。

**HITACHI**  
Inspire the Next

◎ 株式会社 日立製作所



## ■ 発行

2015 年 9 月 3021-3-086-B0

## ■ 著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2012, 2015, Hitachi, Ltd.

## 変更内容

### 変更内容 (3021-3-086-B0) JP1/Automatic Operation 10-54, JP1/Automatic Operation コンテンツセット 10-54

追加・変更内容	変更箇所
KNAE04714-E のメッセージを変更した。	2.1.5, 3.1.5
KNAE06482-E~KNAE06510-E のメッセージを追加した。	2.1.7, 3.1.7
KNAE08084-E, KNAE08085-E のメッセージを追加した。	2.1.8, 3.1.8
KNAE08134-E, KNAE08140-E のメッセージを変更した。	2.1.8, 3.1.8

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

## はじめに

このマニュアルは、JP1/Automatic Operation のメッセージについて説明したものです。

なお、このマニュアルでは、JP1/Automatic Operation を JP1/AO と表記します。

JP1/AO マニュアルの参考情報および用語解説については、マニュアル「*JP1/AO 導入・設計ガイド*」を参照してください。

### ■ 対象読者

このマニュアルは、次の方にお読みいただくことを前提に説明しています。

- JP1/AO のメッセージについて知りたい方
- JP1/AO システムの導入や運用をする方

### ■ マイクロソフト製品の表記について

このマニュアルでは、マイクロソフト製品の名称を次のように表記しています。

表記		製品名	
.NET Framework	.NET Framework 3.5	Microsoft(R) .NET Framework 3.5	
Active Directory		Microsoft(R) Active Directory	
Hyper-V		Microsoft(R) Hyper-V(R)	
Internet Explorer	Microsoft Internet Explorer	Microsoft(R) Internet Explorer(R)	
	Windows Internet Explorer	Windows(R) Internet Explorer(R)	
Windows* <sup>1</sup>	Windows 7	Microsoft(R) Windows(R) 7 Enterprise	
		Microsoft(R) Windows(R) 7 Professional	
		Microsoft(R) Windows(R) 7 Ultimate	
	Windows Server 2003* <sup>2</sup>	Windows Server 2003* <sup>2</sup>	Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise Edition
			Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard Edition
		Windows Server 2003 (x64)	Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise x64 Edition

表記			製品名	
Windows <sup>*1</sup>	Windows Server 2003 <sup>*2</sup>	Windows Server 2003 (x64)	Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard x64 Edition	
		Windows Server 2003 R2 <sup>*3</sup>	Windows Server 2003 R2 <sup>*3</sup>	Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise Edition
				Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard Edition
			Windows Server 2003 R2 (x64)	Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition
			Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard x64 Edition	
	Windows Server 2008	Windows Server 2008 R2	Windows Server 2008 R2 Datacenter	Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Datacenter
			Windows Server 2008 R2 Enterprise	Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Enterprise
			Windows Server 2008 R2 Standard	Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Standard
		Windows Server 2008 x64	Windows Server 2008 Datacenter x64	Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Datacenter x64
			Windows Server 2008 Enterprise x64	Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise x64
Windows Server 2008 Standard x64			Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard x64	
Windows Server 2008 x86		Windows Server 2008 Datacenter x86	Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Datacenter x86	
		Windows Server 2008 Enterprise x86	Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise x86	
		Windows Server 2008 Standard x86	Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard x86	
Windows Server 2012		Windows Server 2012 Datacenter	Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Datacenter	
		Windows Server 2012 Standard	Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Standard	
Windows Server 2012 R2		Windows Server 2012 R2 Datacenter	Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Datacenter	

表記			製品名
Windows※1	Windows Server 2012 R2	Windows Server 2012 R2 Standard	Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Standard
	Windows Server Failover Cluster		Microsoft(R) Windows Server(R) Failover Cluster
	Windows Vista		Microsoft(R) Windows Vista(R) Business
			Microsoft(R) Windows Vista(R) Enterprise
			Microsoft(R) Windows Vista(R) Ultimate
	Windows XP		Microsoft(R) Windows(R) XP Professional Operating System

#### 注※1

JP1/AO サーバの OS について説明している場合は、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012 および Windows Server 2012 R2 のことを示します。

#### 注※2

Windows Server 2003 (x64)または Windows Server 2003 R2 を併記している場合は、Windows Server 2003 (x64)および Windows Server 2003 R2 は含みません。

#### 注※3

Windows Server 2003 R2 (x64)を併記している場合は、Windows Server 2003 R2 (x64)は含みません。

## ■ マニュアルで使用している書式について

このマニュアルで使用する書式について説明します。

書式	説明
文字列	可変の値を示します。 (例) 日付は YYYYMMDD の形式で指定します。
[ ]	ウィンドウ、ダイアログボックス、タブ、パネル、メニュー、ボタンなどの画面上の要素名を示します。
[ ] - [ ]	メニューを連続して選択することを示します。 (例) [ファイル] - [新規作成] を選択します。 上記の例では、[ファイル] メニュー内の [新規作成] を選択することを示します。
[ ]	画面などに入力する文字列を示します。



## ■ インストール先フォルダの表記

このマニュアルでは、Windows 版 JP1/AO のデフォルトのインストール先フォルダを次のように表記しています。

JP1/AO のインストール先フォルダ

システムドライブ¥Program Files (x86)¥Hitachi¥JP1AO

共通コンポーネントのインストール先フォルダ

システムドライブ¥Program Files (x86)¥Hitachi¥HiCommand¥Base

なお、Linux 版 JP1/AO のインストール先フォルダは次のとおりです。

JP1/AO のインストール先フォルダ

- /opt/jplao
- /var/opt/jplao

共通コンポーネントのインストール先フォルダ

/opt/HiCommand/Base64

# 目次

前書き	2
変更内容	5
はじめに	6

## 1 メッセージの概要 12

1.1	メッセージの分類	13
1.2	メッセージの出力形式	14

## 2 メッセージの出力先一覧 15

2.1	メッセージの出力先一覧 (JP1/AO)	16
2.1.1	KNAE00001~KNAE00999 の出力先一覧	16
2.1.2	KNAE01000~KNAE01999 の出力先一覧	24
2.1.3	KNAE02000~KNAE02999 の出力先一覧	32
2.1.4	KNAE03000~KNAE03999 の出力先一覧	33
2.1.5	KNAE04000~KNAE04999 の出力先一覧	40
2.1.6	KNAE05000~KNAE05999 の出力先一覧	47
2.1.7	KNAE06000~KNAE06999 の出力先一覧	47
2.1.8	KNAE08000~KNAE08999 の出力先一覧	59
2.1.9	KNAE09000~KNAE09999 の出力先一覧	65
2.1.10	KNAE10000~KNAE19999 の出力先一覧	66
2.1.11	KNAE20000~KNAE29999 の出力先一覧	69
2.2	メッセージの出力先一覧 (共通コンポーネント) (Windows 用)	74
2.2.1	KAPM00001~KAPM99999 の出力先一覧	74
2.2.2	KDJE00001~KDJE99999 の出力先一覧	241
2.3	メッセージの出力先一覧 (共通コンポーネント) (Linux 用)	243
2.3.1	KAPM00001~KAPM99999 の出力先一覧	243

## 3 メッセージ一覧 430

3.1	メッセージ一覧 (JP1/AO)	431
3.1.1	KNAE00001~KNAE00999 のメッセージ一覧	431
3.1.2	KNAE01000~KNAE01999 のメッセージ一覧	473
3.1.3	KNAE02000~KNAE02999 のメッセージ一覧	532
3.1.4	KNAE03000~KNAE03999 のメッセージ一覧	535
3.1.5	KNAE04000~KNAE04999 のメッセージ一覧	565
3.1.6	KNAE05000~KNAE05999 のメッセージ一覧	617

3.1.7	KNAE06000～KNAE06999 のメッセージ一覧	617
3.1.8	KNAE08000～KNAE08999 のメッセージ一覧	690
3.1.9	KNAE09000～KNAE09999 のメッセージ一覧	734
3.1.10	KNAE10000～KNAE19999 のメッセージ一覧	736
3.1.11	KNAE20000～KNAE29999 のメッセージ一覧	748
3.2	メッセージ一覧 (共通コンポーネント) (Windows 用)	766
3.2.1	KAPM00001～KAPM99999 のメッセージ一覧	766
3.2.2	KDJE00001～KDJE99999 のメッセージ一覧	1339
3.3	メッセージ一覧 (共通コンポーネント) (Linux 用)	1344
3.3.1	KAPM00001～KAPM99999 のメッセージ一覧	1344

## 4 KFPx で始まるメッセージ 1982

4.1	KFPx メッセージの詳細	1983
-----	---------------	------

## 付録 1994

付録 A	参考情報	1995
付録 A.1	各バージョンの変更内容	1995

# 1

## メッセージの概要

この章では、メッセージの概要について説明します。

## 1.1 メッセージの分類

JP1/AO でシステムを運用した場合、JP1/AO、共通コンポーネント、および組み込み DB のメッセージだけでなく、JP1/AJS3 や JP1/Base のメッセージが出力されることがあります。JP1/AJS3 および JP1/Base のメッセージが、どのマニュアルに記載されているかを、メッセージ ID ごとに次の表に示します。

表 1-1 メッセージの記載先

メッセージ ID	メッセージが記載されているマニュアル
KAPM で始まるメッセージ	マニュアル [JP1/AO メッセージ]
KDJE で始まるメッセージ	
KFPx で始まるメッセージ	
KNAE で始まるメッセージ	
KAJS で始まるメッセージ	マニュアル [JP1/Automatic Job Management System 3 メッセージ 1]
KAVC で始まるメッセージ	
KAVS で始まるメッセージ	
KAVT で始まるメッセージ	
KAVU で始まるメッセージ	マニュアル [JP1/Automatic Job Management System 3 メッセージ 2]
KAVV で始まるメッセージ	
KNAC で始まるメッセージ	
KNAD で始まるメッセージ	<ul style="list-style-type: none"><li>• マニュアル [JP1/Automatic Job Management System 3 メッセージ 1]</li><li>• マニュアル [JP1/Automatic Job Management System 3 メッセージ 2]</li></ul>
KAJP で始まるメッセージ	マニュアル [JP1/Base メッセージ]
KAVA で始まるメッセージ	

## 1.2 メッセージの出力形式

---

JP1/AO, 共通コンポーネント, および組み込み DB が出力するメッセージは, メッセージ ID, メッセージ種別, およびメッセージテキストから構成されています。

出力されるメッセージの形式を次に示します。

- KAPMnnnnn-Z メッセージテキスト
- KDJEnnnnn-Z メッセージテキスト
- KFPxnnnnn-Z メッセージテキスト
- KNAEnnnnn-Z メッセージテキスト

メッセージを構成する項目の意味を説明します。

KAPM, KDJE, KFPx, KNAE

KAPM, KDJE: 共通コンポーネントから出力されたメッセージであることを示します。

KFPx: 組み込み DB から出力されたメッセージであることを示します。

KNAE: JP1/AO から出力されたメッセージであることを示します。

*nnnnn*

メッセージの通し番号を示します。

*-Z*

メッセージの種類を示します。

E: エラーメッセージを示します。処理は中断されます。

W: 警告メッセージを示します。メッセージ出力後, 処理は続行されます。

I: 通知メッセージを示します。ユーザーに情報を知らせます。

Q: 通知メッセージを示します。ユーザーに実行の選択を促します。

# 2

## メッセージの出力先一覧

この章では、JP1/AO および共通コンポーネントが出力するメッセージの出力先について説明します。

## 2.1 メッセージの出力先一覧 (JP1/AO)

### 2.1.1 KNAE00001～KNAE00999 の出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE00001-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00002-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00003-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00004-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00005-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00006-E	-	○	○	-	-	-	○	-	-
KNAE00008-Q	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00009-Q	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00010-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00011-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00012-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE00014-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00015-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00016-E	-	○	○	-	-	-	○	-	-
KNAE00017-I	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00018-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00019-I	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00020-E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KNAE00021-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00050-Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KNAE00051-Q	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00109-I	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00111-Q	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00115-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-



メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE00116-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00117-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00122-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00123-I	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00124-E	-	○	○	-	-	-	○	-	-
KNAE00125-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00126-I	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00128-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00129-Q	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00130-I	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00131-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00132-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00133-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00201-I	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00203-I	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00204-I	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00205-I	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00206-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00207-I	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00208-Q	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00210-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00211-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00212-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00214-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00215-I	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00216-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00217-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00218-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE00219-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00220-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00221-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00223-Q	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00224-Q	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00225-I	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00226-I	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00227-I	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00228-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00229-W	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00230-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00231-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00281-I	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00301-I	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00306-I	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00307-I	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00308-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00310-I	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00315-I	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00316-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00317-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00318-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00319-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00320-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00321-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00322-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00323-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00324-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE00325-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00326-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00327-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00328-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00329-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00330-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00331-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00332-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00334-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00336-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00337-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00338-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00340-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00341-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00342-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00344-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00345-I	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00346-I	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00347-I	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00348-I	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00349-I	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00350-I	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00351-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00357-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00359-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00361-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00363-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00365-E	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE00366-E	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KNAE00367-E	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KNAE00368-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00400-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00401-Q	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00402-Q	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00403-I	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00404-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00405-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00406-Q	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00410-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00411-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00412-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00413-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00414-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00415-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00416-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00420-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00421-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00422-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00423-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00424-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00425-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00426-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00427-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00428-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00429-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00431-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE00432-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00438-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00439-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00440-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00441-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00442-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00443-Q	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00444-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00445-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00446-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00447-Q	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00448-Q	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00449-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00450-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00451-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00452-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00453-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00454-Q	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00455-Q	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00456-I	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00457-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00458-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00460-I	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00461-Q	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00462-I	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00463-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00464-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00465-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE00466-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00467-Q	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00468-I	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00469-W	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00470-I	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00471-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00472-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00473-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00474-I	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00475-Q	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00476-I	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00477-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00478-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00479-I	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00480-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00481-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00482-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00483-Q	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00484-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00485-I	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00486-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00488-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00491-Q	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00492-Q	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00493-I	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00494-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00495-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00496-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE00497-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00498-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00499-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00503-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00505-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00506-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00507-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00508-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00509-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00510-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00511-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00512-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00513-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00514-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00554-Q	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00555-Q	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00556-I	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00557-I	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00586-I	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00587-Q	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00588-Q	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00589-Q	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00590-I	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00591-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00901-E	-	○	○	-	-	-	○	-	-
KNAE00903-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00904-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE00907-E	-	○	○	-	-	-	○	-	-

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE00910-E	-	○	○	-	-	-	○	-	-
KNAE00950-I	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(凡例)

○：出力します。

-：出力しません。

## 2.1.2 KNAE01000～KNAE01999 の出力先一覧

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE01009-W	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01010-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01011-W	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01012-W	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01101-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01102-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01103-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01105-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01106-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01107-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01108-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01109-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01110-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01112-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01113-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01114-W	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01115-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-



メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE01116-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01117-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01118-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01119-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01120-W	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01121-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01123-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01124-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01125-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01126-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01127-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01128-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01130-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01131-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01132-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01133-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01134-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01135-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01136-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01137-W	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01138-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01139-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01140-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01141-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01143-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01144-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01145-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01146-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE01147-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01150-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01151-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01152-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01154-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01155-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01156-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01157-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01159-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01160-I	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01161-I	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01162-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01163-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01164-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01165-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01166-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01167-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01168-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01169-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01170-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01171-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01172-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01173-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01174-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01175-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01176-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01177-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01200-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE01201-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01202-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01203-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01204-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01205-W	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01206-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01207-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01208-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01301-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01302-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01303-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01304-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01305-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01306-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01307-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01308-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01309-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01310-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01311-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01312-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01315-I	-	-	-	-	-	-	-	-	○
KNAE01317-I	-	-	-	-	-	-	-	-	○
KNAE01318-E	-	-	-	-	-	-	-	-	○
KNAE01321-E	-	-	○	-	-	-	-	-	○
KNAE01322-I	-	-	-	-	-	-	-	-	○
KNAE01323-E	-	-	○	-	-	-	-	-	○
KNAE01324-I	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01325-I	-	-	○	-	-	-	-	-	-

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE01326-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01327-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01328-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01329-I	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01330-I	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01331-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01332-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01333-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01334-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01335-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01336-I	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01337-I	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01338-I	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01339-I	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01340-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01341-I	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01342-I	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01343-I	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01344-I	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01345-I	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01346-I	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01347-I	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01348-I	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01349-I	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01350-I	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01501-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01502-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01511-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE01512-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01514-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01601-E	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01602-E	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01603-E	-	○	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01604-E	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01605-E	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01606-E	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01607-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01608-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01609-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01610-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01611-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01612-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01614-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01615-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01635-E	-	-	○	-	-	○	○	-	-
KNAE01701-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01702-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01703-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01704-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01705-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01706-W	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01707-W	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01708-W	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01709-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01710-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01711-I	-	-	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE01712-I	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01713-I	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01714-I	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01715-I	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01751-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01752-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01753-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01754-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01755-W	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01756-W	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01757-W	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01758-W	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01759-W	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01760-W	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01761-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01762-I	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01763-I	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01764-I	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01765-I	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01766-I	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01767-I	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01768-I	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE01801-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01804-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01805-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01806-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01807-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01808-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE01809-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01811-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01812-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01813-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01814-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01815-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01816-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01817-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01818-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01819-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01820-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01821-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01822-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01823-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01824-I	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01825-I	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01826-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01827-I	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01828-I	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01829-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01830-I	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01831-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01832-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01833-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01834-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01835-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01836-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01837-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE01838-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01839-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01840-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01841-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01842-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01843-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01844-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01845-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01846-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01847-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01848-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01849-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01850-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01851-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01852-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01853-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01854-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE01855-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-

(凡例)

○：出力します。

-：出力しません。

### 2.1.3 KNAE02000～KNAE02999 の出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE02020-W	-	○	○	-	-	-	-	-	-



メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE02021-E	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KNAE02022-W	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KNAE02023-E	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KNAE02050-E	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KNAE02101-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE02102-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE02104-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE02105-I	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE02106-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE02107-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE02111-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE02121-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE02122-E	-	-	-	-	-	○	-	-	-

(凡例)

- ：出力します。
- ：出力しません。

## 2.1.4 KNAE03000～KNAE03999 の出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE03000-I	-	-	○	-	○	-	-	-	-
KNAE03001-I	-	-	○	-	○	-	-	-	-
KNAE03002-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03003-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03004-W	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03005-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE03006-W	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03007-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03008-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03009-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03010-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03011-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03012-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03013-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03014-E	-	○	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03015-E	-	○	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03016-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03017-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03018-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03019-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03020-I	-	-	-	-	-	-	-	-	○
KNAE03021-I	-	-	-	-	-	-	-	-	○
KNAE03022-E	-	○	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03023-E	-	○	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03024-E	-	○	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03025-E	-	○	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03026-W	-	-	○	-	○	-	-	-	-
KNAE03027-W	-	-	○	-	○	-	-	-	-
KNAE03030-I	-	-	○	-	○	-	-	-	-
KNAE03031-I	-	-	○	-	○	-	-	-	-
KNAE03032-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03033-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03034-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03035-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE03036-W	-	-	○	-	○	-	-	-	-
KNAE03040-I	-	-	○	-	○	-	-	-	-
KNAE03041-I	-	-	○	-	○	-	-	-	-
KNAE03042-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03043-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03044-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03045-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03046-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03050-I	-	-	○	-	○	-	-	-	-
KNAE03051-I	-	-	○	-	○	-	-	-	-
KNAE03052-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03053-W	-	-	○	-	○	-	-	-	-
KNAE03054-W	-	-	○	-	○	-	-	-	-
KNAE03055-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03056-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03062-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03063-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03064-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03065-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03071-I	-	-	○	-	○	-	-	-	-
KNAE03073-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03074-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03075-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03076-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03077-W	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03078-W	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03079-W	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03080-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE03081-I	-	-	○	-	○	-	-	-	-
KNAE03083-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03084-W	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03085-W	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE03094-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03095-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03102-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03103-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03104-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03105-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03111-I	-	-	○	-	○	-	-	-	-
KNAE03112-W	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03113-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03115-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03122-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03132-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03134-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03135-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03143-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03144-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03145-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03147-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03148-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03150-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE03151-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE03152-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE03153-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE03160-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE03171-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03172-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03174-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03175-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03176-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03177-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03178-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03179-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03180-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03181-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03182-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03183-I	-	-	○	-	○	-	-	-	-
KNAE03184-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03185-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03186-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03187-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03188-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03189-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03190-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03191-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03192-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03193-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03194-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03195-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03196-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03197-W	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03198-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03199-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE03200-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03201-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03202-I	-	-	○	-	○	-	-	-	-
KNAE03203-I	-	-	○	-	○	-	-	-	-
KNAE03204-I	-	-	○	-	○	-	-	-	-
KNAE03205-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03208-I	-	-	○	-	○	-	-	-	-
KNAE03209-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03210-W	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03212-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03213-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03214-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03215-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03216-I	-	-	○	-	○	-	-	-	-
KNAE03217-I	-	-	○	-	○	-	-	-	-
KNAE03218-I	-	-	○	-	○	-	-	-	-
KNAE03219-I	-	-	○	-	○	-	-	-	-
KNAE03220-I	-	-	○	-	○	-	-	-	-
KNAE03221-I	-	-	○	-	○	-	-	-	-
KNAE03222-I	-	-	○	-	○	-	-	-	-
KNAE03223-I	-	-	○	-	○	-	-	-	-
KNAE03224-I	-	-	○	-	○	-	-	-	-
KNAE03225-W	-	-	○	-	○	-	-	-	-
KNAE03226-E	-	-	-	-	-	○	-	-	-
KNAE03227-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03228-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03229-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03230-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE03231-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03232-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03233-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03234-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03235-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03236-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03237-I	-	-	○	-	○	-	-	-	-
KNAE03238-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03240-I	-	-	○	-	○	-	-	-	-
KNAE03241-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03310-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03311-I	-	-	○	-	○	-	-	-	-
KNAE03312-I	-	-	○	-	○	-	-	-	-
KNAE03313-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03314-I	-	-	○	-	○	-	-	-	-
KNAE03315-I	-	-	○	-	○	-	-	-	-
KNAE03316-I	-	-	○	-	○	-	-	-	-
KNAE03317-I	-	-	○	-	○	-	-	-	-
KNAE03318-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03319-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03320-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03321-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03322-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03323-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03324-W	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03325-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-
KNAE03326-E	-	-	○	-	-	○	-	-	-

(凡例)

○：出力します。

－：出力しません。

## 2.1.5 KNAE04000～KNAE04999 の出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE04100-I	－	－	－	－	－	－	○	－	－
KNAE04101-I	－	－	－	－	－	－	○	－	－
KNAE04113-I	－	－	－	－	－	－	○	－	－
KNAE04114-I	－	－	－	－	－	－	○	－	－
KNAE04115-I	－	－	－	－	－	－	○	－	－
KNAE04301-W	－	－	－	－	－	－	○	－	－
KNAE04302-W	－	－	－	－	－	－	○	－	－
KNAE04303-W	－	－	－	－	－	－	○	－	－
KNAE04304-W	－	－	－	－	－	－	○	－	－
KNAE04305-W	－	－	－	－	－	－	○	－	－
KNAE04307-W	－	－	－	－	－	－	○	－	－
KNAE04308-W	－	－	－	－	－	－	○	－	－
KNAE04309-W	－	－	－	－	－	－	○	－	－
KNAE04310-W	－	－	－	－	－	－	○	－	－
KNAE04311-W	－	－	－	－	－	－	○	－	－
KNAE04312-W	－	－	－	－	－	－	○	－	－
KNAE04313-W	－	－	－	－	－	－	○	－	－
KNAE04314-W	－	－	－	－	－	－	○	－	－
KNAE04315-W	－	－	－	－	－	－	○	－	－
KNAE04316-W	－	－	－	－	－	－	○	－	－
KNAE04319-W	－	－	－	－	－	－	○	－	－
KNAE04322-W	－	－	－	－	－	－	○	－	－
KNAE04323-W	－	－	－	－	－	－	○	－	－



メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE04324-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04325-W	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04326-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04327-W	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04501-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04502-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04503-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04504-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04505-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04506-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04507-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04509-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04510-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04511-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04512-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04513-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04514-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04515-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04516-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04517-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04518-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04519-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04520-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04521-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04522-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04523-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04524-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04525-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE04526-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04527-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04528-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04530-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04531-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04532-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04533-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04534-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04535-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04537-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04539-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04540-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04542-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04543-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04544-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04545-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04546-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04548-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04549-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04550-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04551-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04554-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04555-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04556-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04557-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04558-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04559-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04565-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE04566-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04567-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04568-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04569-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04570-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04572-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04573-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04575-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04576-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE04701-I	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04702-I	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04703-I	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04704-I	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04705-I	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04706-I	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04707-I	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04708-I	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04710-I	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04711-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04712-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04713-W	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04714-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04715-W	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04716-W	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04718-W	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04719-W	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04720-W	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04721-W	-	-	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE04723-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04724-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04725-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04726-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04727-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04728-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04729-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04730-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04731-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04732-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04733-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04734-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04735-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04736-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04737-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04738-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04739-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04740-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04741-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04742-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04744-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04745-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04746-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04747-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04748-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04749-I	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04750-I	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04751-I	-	-	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE04752-I	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04753-I	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04754-I	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04755-I	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04756-I	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04757-I	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04758-I	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04759-W	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04761-W	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04762-W	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04763-W	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04764-W	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04765-W	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04768-W	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04769-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04770-W	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04771-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04775-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04776-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04777-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04779-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04780-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04781-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04782-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04784-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04788-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04790-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04791-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE04792-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04793-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04794-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04795-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04796-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04797-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04798-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04799-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04800-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04801-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04802-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04803-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04804-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04805-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04806-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04807-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04808-E	-	-	○	-	○	-	-	-	-
KNAE04809-E	-	-	○	-	○	-	-	-	-
KNAE04810-E	-	-	○	-	○	-	-	-	-
KNAE04811-E	-	-	○	-	○	-	-	-	-
KNAE04812-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-
KNAE04813-E	-	-	○	-	-	-	-	-	-

(凡例)

- ：出力します。
- ：出力しません。

## 2.1.6 KNAE05000～KNAE05999 の出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE05003-E	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KNAE05100-I	—	—	○	—	—	—	—	—	—
KNAE05101-I	—	—	○	—	—	—	—	—	—

(凡例)

○：出力します。

—：出力しません。

## 2.1.7 KNAE06000～KNAE06999 の出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE06001-I	—	—	—	—	—	—	—	○	—
KNAE06102-E	—	—	—	—	—	—	○	—	—
KNAE06104-E	—	—	—	—	—	—	○	—	—
KNAE06105-E	—	—	—	—	—	—	○	—	—
KNAE06106-W	—	—	—	—	—	—	○	—	—
KNAE06200-E	—	—	—	—	—	—	—	○	—
KNAE06201-E	—	—	—	—	—	—	—	○	—
KNAE06202-E	—	—	—	—	—	—	—	○	—
KNAE06203-E	—	—	—	—	—	—	—	○	—
KNAE06204-E	—	—	—	—	—	—	—	○	—
KNAE06205-E	—	—	—	—	—	—	—	○	—
KNAE06206-E	—	—	—	—	—	—	—	○	—
KNAE06207-E	—	—	—	—	—	—	—	○	—
KNAE06208-E	—	—	—	—	—	—	—	○	—
KNAE06209-E	—	—	—	—	—	—	—	○	—

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE06210-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06211-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06212-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06213-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06214-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06215-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06217-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06218-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06219-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06220-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06221-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06222-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06223-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06224-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06225-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06226-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06227-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06228-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06229-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06230-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06231-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06232-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06233-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06234-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06235-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06236-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06237-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06238-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-

## 2. メッセージの出力先一覧



メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE06239-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06240-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06241-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06242-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06243-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06244-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06245-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06246-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06247-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06248-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06249-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06250-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06251-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06252-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06253-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06254-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06255-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06256-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06257-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06258-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06259-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06260-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06261-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06262-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06263-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06264-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06265-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06266-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE06267-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06268-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06269-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06270-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06271-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06272-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06273-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06274-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06275-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06276-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06277-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06278-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06279-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06280-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06281-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06282-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06283-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06284-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06285-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06286-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06287-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06288-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06289-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06290-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06291-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06292-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06293-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06294-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE06295-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06296-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06297-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06298-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06299-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06300-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06301-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06302-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06303-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06304-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06305-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06306-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06307-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06308-W	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06309-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06310-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06311-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06312-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06313-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06314-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06315-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06316-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06317-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06318-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06319-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06320-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06321-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06322-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE06323-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06324-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06325-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06326-W	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06327-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06328-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06329-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06330-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06331-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06332-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06333-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06334-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06335-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06336-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06337-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06338-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06339-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06340-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06341-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06342-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06343-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06344-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06345-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06346-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06347-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06348-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06349-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06350-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE06351-W	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06352-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06353-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06354-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06355-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06356-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06357-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06358-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06359-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06360-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06361-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06362-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06363-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06364-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06365-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06366-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06367-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06368-W	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06369-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06370-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06371-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06372-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06373-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06374-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06375-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06376-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06377-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06378-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE06379-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06380-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06381-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06382-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06383-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06384-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06385-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06386-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06387-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06388-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06389-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06390-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06391-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06392-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06393-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06394-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06395-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06396-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06397-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06398-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06399-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06400-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06401-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06402-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06403-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06404-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06405-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06406-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE06407-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06408-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06409-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06410-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06411-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06412-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06413-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06414-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06415-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06416-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06417-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06418-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06419-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06420-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06421-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06422-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06423-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06424-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06425-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06426-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06427-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06428-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06429-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06430-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06431-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06432-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06433-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06434-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE06435-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06436-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06437-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06438-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06439-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06440-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06441-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06442-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06443-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06444-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06445-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06446-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06447-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06448-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06449-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06450-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06451-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06452-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06453-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06454-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06455-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06456-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06457-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06458-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06459-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06460-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06461-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06462-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-

## 2. メッセージの出力先一覧



メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE06463-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06464-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06465-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06466-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06467-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06468-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06469-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06470-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06471-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06472-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06473-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06474-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06475-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06476-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06477-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06478-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06479-W	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06480-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06481-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06482-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06483-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06484-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06485-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06486-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06487-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06488-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06489-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06490-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE06491-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06492-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06493-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06494-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06495-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06496-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06497-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06498-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06499-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06500-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06501-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06502-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06503-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06504-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06505-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06506-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06507-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06508-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06509-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE06510-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-

(凡例)

- ：出力します。
- ：出力しません。

## 2.1.8 KNAE08000～KNAE08999 の出力先一覧

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE08001-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08002-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08003-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08004-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08005-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08006-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08008-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08009-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08010-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08011-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08012-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08013-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08014-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08015-W	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08016-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08017-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08018-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08044-W	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08045-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08046-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08047-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08048-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08049-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08050-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08051-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08052-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08053-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE08054-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08055-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08056-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08057-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08058-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08059-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08060-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08061-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08062-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08063-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08064-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08065-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08066-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08067-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08068-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08069-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08070-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08071-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08077-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08078-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08080-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08081-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08082-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08083-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08084-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08085-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08101-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08102-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE08103-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08104-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08105-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08106-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08107-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08108-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08109-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08110-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08111-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08112-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08113-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08114-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08115-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08116-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08117-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08118-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08119-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08120-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08121-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08122-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08123-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08124-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08125-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08126-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08127-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08128-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08129-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08130-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE08131-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08132-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08133-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08134-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08135-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08136-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08137-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08138-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08139-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08140-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08141-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08142-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08143-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08151-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08152-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08153-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08154-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08155-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08156-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08157-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08158-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08159-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08160-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08161-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08162-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08163-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08164-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08165-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE08166-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08167-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08168-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08169-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08170-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08171-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08172-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08173-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08201-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08202-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08203-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08204-W	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08205-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08206-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08207-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08208-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08209-W	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08251-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08261-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08262-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08263-W	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08301-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08302-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08303-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08304-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08305-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08306-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08307-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE08351-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08352-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08353-W	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08354-W	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08355-W	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08356-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08401-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08402-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08403-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08404-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08405-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08406-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08407-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08408-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08409-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08410-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08411-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08412-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08413-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08414-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08415-W	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08416-W	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08417-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08418-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08419-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08420-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08421-W	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08422-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-

## 2. メッセージの出力先一覧



メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE08423-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08424-E	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08901-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08902-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08903-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08904-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08951-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08952-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08953-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08954-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08955-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-
KNAE08956-I	-	-	-	-	-	-	-	○	-

(凡例)

○：出力します。

-：出力しません。

## 2.1.9 KNAE09000～KNAE09999 の出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE09001-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE09002-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE09003-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE09004-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE09005-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE09006-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE09007-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE09008-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE09009-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE09010-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE09011-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE09015-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE09016-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-

(凡例)

○：出力します。

-：出力しません。

## 2.1.10 KNAE10000～KNAE19999 の出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE10006-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE10012-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE10029-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE10030-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE10031-W	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE10032-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE10033-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE10034-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE10073-E	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KNAE10074-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE10076-E	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KNAE10077-E	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KNAE10078-E	-	○	○	-	-	-	-	-	-

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE10079-E	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KNAE10080-E	-	○	○	-	-	-	○	-	-
KNAE10082-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE10084-E	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KNAE10085-E	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KNAE10086-I	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KNAE10089-I	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KNAE10133-E	-	○	○	-	-	-	○	-	-
KNAE10134-E	-	○	○	-	-	-	○	-	-
KNAE10135-E	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KNAE10137-E	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KNAE10138-E	-	○	○	-	-	-	○	-	-
KNAE10139-E	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KNAE10141-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE10142-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE10143-E	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KNAE10144-E	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KNAE10145-E	-	○	○	-	-	-	○	-	-
KNAE10146-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE10147-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE10149-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE10150-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE10152-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE10153-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE10154-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE10155-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE10156-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE10159-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE10161-E	-	○	○	-	-	-	○	-	-
KNAE10174-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE11001-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE11002-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE11003-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE11010-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE11011-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE11012-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE11013-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE11016-I	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE11017-I	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE11018-I	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE11019-I	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE11020-I	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE11021-I	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE11022-I	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE11028-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE11030-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE11031-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE11032-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE11033-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE11034-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE11035-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE11043-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE11044-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE11045-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE11046-E	-	-	○	-	-	-	○	-	-
KNAE11053-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE11054-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE11055-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE11056-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE11057-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE11058-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE11060-I	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE11061-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE11062-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE11067-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-
KNAE11079-E	-	-	-	-	-	-	○	-	-

(凡例)

○：出力します。

-：出力しません。

## 2.1.11 KNAE20000～KNAE29999 の出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE20001-E	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20002-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20003-W	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20004-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20006-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20007-E	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20008-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20009-E	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20010-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE20011-E	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20012-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20013-E	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20014-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20015-E	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20016-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20017-E	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20020-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20021-E	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20022-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20023-E	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20024-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20025-E	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20026-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20027-E	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20028-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20029-E	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20030-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20031-E	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20032-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20033-E	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20034-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20035-E	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20036-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20037-E	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20038-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20039-E	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20040-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE20041-E	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20042-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20043-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20044-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20045-E	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20046-E	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20047-E	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20048-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20049-E	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20050-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20051-E	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20052-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20053-E	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20054-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20055-E	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20056-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20057-E	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20058-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20059-E	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20060-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20061-E	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20062-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20063-E	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20064-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20065-E	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20066-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20067-E	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20068-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE20069-E	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20070-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20071-E	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20072-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20073-E	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20074-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20075-E	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20076-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE20077-E	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE21001-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE21002-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE21003-E	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE21004-E	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE21005-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE21006-E	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE21007-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE21008-E	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE23001-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE23002-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE23003-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE23004-E	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE23005-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE23006-E	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE23007-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE23008-E	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE23009-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE23010-E	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE23011-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧



メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KNAE23012-E	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE23013-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE23014-E	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE23015-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE23016-E	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE23017-E	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE23018-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE23019-E	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE23020-W	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE23021-I	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KNAE23022-E	-	-	-	○	-	-	-	-	-

(凡例)

○：出力します。

-：出力しません。

## 2.2 メッセージの出力先一覧（共通コンポーネント）（Windows 用）

### 2.2.1 KAPM00001～KAPM99999 の出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM00001-E (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM00002-E (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM00003-W (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM00004-W (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM00005-E (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM00006-E (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM00011-E (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM00012-E (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM00013-E (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM00014-E (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM00015-E (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM00016-E (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM00017-E (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM00018-E (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM00019-E (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM00020-E (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM00021-E (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM00022-E (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM00023-E (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM00024-E (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM00025-E (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM00090-I (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM00091-E (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM00092-I (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM00101-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM00102-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM00103-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM00104-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM00105-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM00106-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM00107-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM00108-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM00110-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00111-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00112-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00113-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00114-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00115-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00116-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM00117-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00119-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00130-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00131-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00132-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00133-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00134-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00137-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00138-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00139-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM00140-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM00141-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM00145-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM00162-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM00163-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM00192-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM00199-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM00203-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM00204-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM00205-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM00206-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM00207-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM00208-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM00209-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM00210-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM00211-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM00212-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM00213-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM00214-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM00215-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM00216-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM00217-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM00218-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM00252-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM00253-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM00254-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM00255-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM00256-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM00257-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM00258-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM00259-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM00260-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM00261-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM00262-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM00263-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00264-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00265-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00266-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00267-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00269-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00270-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00271-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00272-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00273-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00274-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00275-W (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00276-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00277-W (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00278-W (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00279-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00280-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM00281-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM00282-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM00283-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM00284-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM00285-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM00286-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM00287-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM00288-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM00900-I (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM00901-E (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM00902-I (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM01001-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM01002-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM01003-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM01004-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM01005-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM01008-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧



メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM01010-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01013-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01017-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01019-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01024-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01025-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01026-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01028-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01034-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01036-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01040-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01042-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01046-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01051-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01052-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01053-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01055-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM01056-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01057-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01059-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01061-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01062-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01063-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01065-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01066-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01067-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01068-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01069-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01073-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01081-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01084-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01088-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01089-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01090-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM01091-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM01092-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM01093-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM01094-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM01095-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM01096-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM01097-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM01098-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM01099-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM01103-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM01104-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM01105-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM01106-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM01107-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM01108-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM01109-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM01114-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM01115-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM01116-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM01119-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM01123-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM01124-I (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM01125-E (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM01152-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM01154-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM01156-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM01167-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM01168-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM01169-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM01170-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM01171-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM01172-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM01178-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM01179-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM01205-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01206-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01208-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01209-W (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01220-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01255-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01302-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01308-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01309-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01312-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01314-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01331-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01336-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01337-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01338-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01353-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01401-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM01402-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02001-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02001-W (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02002-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02003-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02004-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02005-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02006-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02007-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02008-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02009-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02010-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02011-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02012-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02013-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02014-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02015-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM02016-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02017-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02018-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02019-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02020-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02021-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02023-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02025-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02027-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02029-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02030-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02031-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02032-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02033-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02034-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02035-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02036-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM02038-W (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02039-W (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02040-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02041-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02042-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02044-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02045-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02046-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02047-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02048-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02049-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02050-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02051-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02052-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02053-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02054-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02055-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—



メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM02056-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02057-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02058-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02059-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02060-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02061-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02062-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02063-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02069-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02070-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02071-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02072-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02073-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02074-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02075-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02076-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02077-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM02078-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02079-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02080-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02081-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02201-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02202-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02203-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02204-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02210-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02211-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02212-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02213-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02214-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02215-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02216-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02217-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02218-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM02219-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02220-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02221-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02222-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02223-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02224-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02225-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02226-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02227-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02228-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02229-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02230-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02231-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02232-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02233-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02234-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02235-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM02236-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02237-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02238-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02239-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02240-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02241-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02242-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02243-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02244-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02245-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02246-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02247-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02248-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02249-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02250-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02251-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02252-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM02254-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02255-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02256-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02257-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02258-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02259-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02260-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02261-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02262-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02263-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02269-E (Windows の場合)	○	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM02270-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02271-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02272-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02273-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02274-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02275-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM02276-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02277-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02278-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02279-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02280-I (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02281-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02282-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02283-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02284-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02285-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02286-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM02287-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02288-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02289-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM02290-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02291-W (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02292-W (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM02294-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02295-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02296-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02297-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02298-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02301-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02302-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02303-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02304-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02305-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02306-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02307-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02401-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02409-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02410-W (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02411-W (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02412-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM02413-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02414-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02416-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02417-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02418-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02419-W (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02422-W (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02423-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02424-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02425-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02426-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02427-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02429-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02430-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02431-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02432-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02434-W (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—



メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM02435-W (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02436-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02450-I (Windows の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM02451-W (Windows の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM02452-I (Windows の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM02453-E (Windows の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM02454-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02455-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02456-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02457-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02458-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02459-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM02460-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02461-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02462-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02463-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02464-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM02465-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02466-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02467-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02468-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02469-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02470-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02471-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02472-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02473-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02474-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02475-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02476-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02477-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02478-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02479-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02480-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02481-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM02482-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02483-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02484-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02485-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02486-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02487-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02488-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02489-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02490-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02491-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02492-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02493-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02494-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02502-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM02503-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM02504-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM02505-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM02506-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM02507-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM02508-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM02509-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM02510-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02511-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02512-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02513-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02514-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02515-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02516-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02517-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02518-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02519-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02520-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02521-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02522-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM02523-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02524-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02525-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02526-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02527-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02528-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02529-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02551-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02552-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02603-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM02604-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02605-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02606-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02607-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM02615-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02616-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02617-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM02618-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02620-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02625-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02630-I (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM02631-I (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM02632-I (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM02633-I (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM02634-I (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM02635-E (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM02636-E (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM02637-E (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM02638-E (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM02639-E (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM02650-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02651-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02652-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02654-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM02656-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02659-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02660-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02661-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02670-I (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM02671-I (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM02672-I (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM02674-I (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM02675-E (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM02676-E (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM02677-E (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM02679-E (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM02704-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02705-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02706-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02801-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02802-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM02803-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02804-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02805-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02806-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02807-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02809-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02810-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02811-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02812-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02813-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02814-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02815-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02816-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02817-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02818-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02891-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02892-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧



メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM02893-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02894-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02895-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02896-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02899-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02901-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02902-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02903-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02904-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02905-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02906-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02907-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02910-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02911-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02912-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02913-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02914-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM02980-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02981-I (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02982-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02991-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02992-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02993-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02994-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02995-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02996-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02999-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM03001-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM03004-E (Windows の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM03005-E (Windows の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM03006-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM03007-E (Windows の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM03026-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM03050-E (Windows の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM03051-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03052-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03053-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03054-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03055-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM03080-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03081-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03082-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03083-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03084-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03085-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03086-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03087-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM03105-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03106-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03107-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03108-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM03109-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03110-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03111-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03112-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03113-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03114-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03119-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM03120-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM03122-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03123-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03124-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03125-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03304-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM03354-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03355-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03356-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03357-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM03358-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03361-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03362-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03363-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03364-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03366-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03368-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03370-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03371-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03375-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03377-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03378-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03379-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03380-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03381-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM03382-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM03383-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM03384-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM03501-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM03502-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03503-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03504-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03505-W (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM03702-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03703-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03708-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03709-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03710-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03712-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03716-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03717-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03718-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03721-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03722-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM03723-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03931-W (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM03951-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM03952-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03954-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03956-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM03957-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM03958-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM03960-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03961-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM03962-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03963-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM03964-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM03965-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM03966-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM03967-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM03968-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM03969-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03970-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03971-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04001-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04002-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04003-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04004-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04006-W (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04007-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04008-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04009-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04010-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04011-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04012-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04013-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04014-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04022-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧



メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM04023-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04024-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04025-I (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04026-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04027-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04028-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04034-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM04035-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM04036-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04038-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04040-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04042-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04050-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM04051-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM04052-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM04059-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04061-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM04101-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04102-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04103-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04104-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04105-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04106-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04107-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04108-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04109-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04110-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04111-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04112-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04113-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04114-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04115-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04116-I (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04117-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM04118-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04119-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04120-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04121-I (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04122-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04123-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04124-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04125-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	-	-	-	-
KAPM04126-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04127-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04128-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04129-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04130-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04131-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04132-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04133-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04134-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM04135-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04136-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04137-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04138-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04139-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04140-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04141-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04142-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04143-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04144-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04145-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04146-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04147-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04148-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04149-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04150-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04151-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM04152-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04153-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04154-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04155-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04156-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM04157-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04158-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04159-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04160-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04161-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04162-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04163-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04164-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04165-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04166-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04167-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04168-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM04169-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04172-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04173-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04174-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04175-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04176-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04177-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04178-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04197-I (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04198-I (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04202-I (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04205-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04206-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04207-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04208-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04209-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04211-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM04212-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04213-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04214-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04215-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04216-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04217-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04218-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04219-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04220-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04221-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04222-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04223-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04224-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04225-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04226-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04227-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04228-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM04229-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04230-I (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04231-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04232-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04233-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04234-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04235-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04236-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04237-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04238-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04239-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04240-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04241-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04242-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04243-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04244-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04245-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—



メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM04246-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04247-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04248-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04249-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04250-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04251-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04252-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04253-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04254-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04255-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04256-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04257-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04258-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04259-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04260-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04261-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04262-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM04263-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04264-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM04265-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM04266-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM04267-W (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM04271-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04272-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04273-W (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04274-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04275-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04276-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04279-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04280-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04281-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04282-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04283-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04284-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM04285-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04286-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04287-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04288-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04289-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04290-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04291-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04292-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04293-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04294-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04295-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04296-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04300-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04301-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04302-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04303-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04304-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM04305-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04306-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04307-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04311-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04312-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04313-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04314-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04315-W (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04316-W (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04317-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04318-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04319-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04320-W (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04321-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04378-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04379-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04380-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM04381-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04382-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04383-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04384-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04385-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04386-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04389-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04401-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04405-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04411-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04421-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04422-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04423-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04426-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04429-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04440-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04446-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM04455-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04463-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04464-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04465-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04468-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04472-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04475-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04480-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04481-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04489-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM04499-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04510-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04511-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04512-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04513-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04514-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04515-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM04516-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04517-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04518-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04519-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04520-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04521-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04522-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04523-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04524-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04525-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04526-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04527-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04528-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04529-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04553-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04554-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04555-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM04556-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04557-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04558-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04560-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04561-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04562-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04563-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04601-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04602-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04603-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04604-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04605-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04606-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04608-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04609-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04613-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04614-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧



メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM04615-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04616-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04702-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04703-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04705-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04706-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04707-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04710-E (Windows の場合)	○	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04711-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04713-E (Windows の場合)	○	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04714-E (Windows の場合)	○	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04715-E (Windows の場合)	○	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04716-E (Windows の場合)	○	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04717-E (Windows の場合)	○	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04718-E (Windows の場合)	○	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04719-E (Windows の場合)	○	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04722-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM04723-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04724-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04800-E (Windows の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04801-E (Windows の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04802-E (Windows の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04803-E (Windows の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04805-E (Windows の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04806-E (Windows の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04807-E (Windows の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04808-W (Windows の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04809-E (Windows の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04810-E (Windows の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04812-E (Windows の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04813-E (Windows の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04814-W (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04815-E (Windows の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04816-E (Windows の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM04817-E (Windows の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04818-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04819-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04820-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04821-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04826-I (Windows の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04827-I (Windows の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04828-I (Windows の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04829-I (Windows の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04830-I (Windows の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04832-E (Windows の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04833-E (Windows の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04834-E (Windows の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04835-W (Windows の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04836-E (Windows の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04837-E (Windows の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04838-I (Windows の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM04839-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04840-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04841-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04842-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04901-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04902-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04905-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04906-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04907-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04908-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04909-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04910-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04933-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04950-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04951-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04952-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04953-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM04954-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04955-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04956-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04957-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04958-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04959-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04960-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04970-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04971-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04972-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04973-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04974-E (Windows の場合)	○	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04975-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04976-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04977-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05001-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05002-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05003-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05004-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05005-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05006-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05007-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05008-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05009-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05010-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05011-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05012-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05013-W (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05014-W (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05015-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05016-I (Windows の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM05017-I (Windows の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM05018-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05019-W (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05020-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05021-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05022-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05023-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05024-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05025-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05026-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05027-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05028-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05029-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05030-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05035-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05036-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05037-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05038-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05201-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05202-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05203-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05204-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05205-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05206-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05207-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05208-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05209-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05210-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05211-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05212-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05213-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05214-I (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05215-I (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05216-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05217-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05218-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05219-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧



メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05220-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05221-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05222-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05223-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05224-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05225-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05226-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05227-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05228-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05229-E (Windows の場合)	○	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05230-E (Windows の場合)	○	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05231-E (Windows の場合)	○	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05232-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05250-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05251-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05252-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05253-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05255-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05256-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05257-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05258-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05259-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05263-W (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05264-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05265-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05266-W (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05280-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05281-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05282-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05285-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05286-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05288-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05289-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05293-W (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05294-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05295-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05296-W (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05301-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05302-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05303-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05304-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05308-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05309-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05310-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05311-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05312-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05313-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05314-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05315-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05316-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05317-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05318-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05319-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05320-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05321-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05322-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05323-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05324-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05325-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05326-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05328-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05329-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05330-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05331-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05332-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05333-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05334-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05335-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05336-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05337-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05390-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05392-W (Windows の場合)	-	-	-	-	○	-	-	-	-
KAPM05393-W (Windows の場合)	-	-	-	-	○	-	-	-	-
KAPM05394-W (Windows の場合)	-	-	-	-	○	-	-	-	-
KAPM05402-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05403-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05405-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05406-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05407-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05410-E (Windows の場合)	○	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05411-E (Windows の場合)	○	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05413-E (Windows の場合)	○	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05414-E (Windows の場合)	○	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05415-E (Windows の場合)	○	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05417-E (Windows の場合)	○	-	-	-	○	○	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05418-E (Windows の場合)	○	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05419-E (Windows の場合)	○	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05422-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05423-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05424-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05425-E (Windows の場合)	○	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05426-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05427-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05432-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05433-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05434-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05435-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05436-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05437-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05438-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05439-E (Windows の場合)	○	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05440-E (Windows の場合)	○	-	-	-	○	○	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05441-W (Windows の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM05442-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05443-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05444-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05445-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05446-I (Windows の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM05501-I (Windows の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM05502-I (Windows の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM05503-W (Windows の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM05504-W (Windows の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM05505-E (Windows の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM05506-E (Windows の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM05507-I (Windows の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM05508-E (Windows の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM05509-E (Windows の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM05510-E (Windows の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM05511-E (Windows の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05512-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05513-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05514-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05515-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05516-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05530-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05531-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05532-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05533-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05534-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05535-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05536-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05537-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05538-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05539-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05540-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05541-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧



メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05544-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05545-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05546-W (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05547-I (Windows の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM05548-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05550-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05551-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05552-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05553-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05554-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05555-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05556-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05557-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05558-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05559-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05560-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05561-I (Windows の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05562-E (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM05563-I (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM05564-E (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM05565-I (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM05566-E (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM05567-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05568-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05569-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05570-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05573-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05574-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05575-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05576-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05577-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05578-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05579-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05580-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05581-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05582-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05583-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05584-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05585-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05586-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05587-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05588-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05589-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05590-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05591-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05592-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05593-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05594-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05595-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05596-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05597-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05598-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05599-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05601-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05602-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05603-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05604-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05605-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05606-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05607-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05608-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05609-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05610-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05611-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05612-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05613-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05614-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05615-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05616-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05617-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05618-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05619-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05620-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05621-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05622-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05623-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05624-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05625-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05626-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05627-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05628-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05629-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05630-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05640-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05641-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05642-W (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05643-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05644-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05645-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05646-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05647-E (Windows の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM05648-E (Windows の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM05649-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05650-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05654-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05655-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05656-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05657-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05658-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05659-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05660-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05661-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05662-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05663-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05672-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05673-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05674-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05675-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05676-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05677-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05678-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05679-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05680-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05681-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05682-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05683-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05684-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05685-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05686-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05687-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05688-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05689-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05690-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05691-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05692-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05699-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05802-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05803-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05804-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05805-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05806-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05807-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05808-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05809-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05810-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05811-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧



メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05812-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05813-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05814-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05815-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05816-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05817-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05818-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05819-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05820-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05821-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05822-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05823-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05824-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05825-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05826-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05827-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05828-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05829-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05830-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM05831-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM05832-I (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM05833-E (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM05834-I (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM05835-E (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM05836-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05837-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05838-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05840-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	-	-	-	-
KAPM05841-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05842-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05843-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM05844-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM05845-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM05846-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05850-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM05851-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05852-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM05860-W (Windows の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM05861-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	-	-	-	-
KAPM05862-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05863-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM05876-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM05879-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05880-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05881-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05882-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05883-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05884-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05885-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05886-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05887-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05890-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05891-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05892-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05893-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05894-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05895-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05896-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05897-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05898-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05899-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05900-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05901-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05902-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	-	-	-	-
KAPM05903-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05904-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05905-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05909-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05910-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05911-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05912-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05913-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05914-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05915-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05916-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05917-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM05918-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM05919-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM05920-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05921-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05922-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05923-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05924-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05925-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05926-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05927-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05928-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05929-W (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05930-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05931-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05932-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05933-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05934-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05935-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05936-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05937-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05938-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05939-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05950-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05951-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05952-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05953-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05954-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05955-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05956-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05957-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05958-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05959-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05970-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05971-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05972-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05973-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05974-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05975-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05976-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05977-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05978-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05979-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05980-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05981-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05982-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05983-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05984-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05985-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05986-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05987-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05988-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05990-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05991-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05999-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06001-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06002-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06003-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06004-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06005-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06006-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧



メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06007-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06008-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06009-I (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06010-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06011-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06012-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06013-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06015-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06016-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06017-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06018-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06019-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06020-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06021-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06022-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06023-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06024-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06025-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06026-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06027-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06028-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06029-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06030-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06031-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06032-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06033-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06034-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06035-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06036-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06037-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06038-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06039-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06040-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06041-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06042-W (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06043-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06044-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06045-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06046-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06047-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06048-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06049-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06050-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06052-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06100-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06101-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06102-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06103-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06104-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06105-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06106-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06111-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06112-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06113-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06114-E (Windows の場合)	○	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06115-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06116-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06117-E (Windows の場合)	○	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06118-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06119-W (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06120-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06121-E (Windows の場合)	○	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06122-W (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06123-W (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM06130-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06131-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06132-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06138-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06139-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06140-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06141-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06142-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06143-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06144-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06145-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06146-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06147-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06149-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06153-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06154-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06159-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06160-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06161-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06162-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06163-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06164-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06165-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06166-E (Windows の場合)	○	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06169-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06170-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06171-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06172-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06173-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06176-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06177-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06178-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06179-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06180-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06181-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06182-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06183-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06184-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06185-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06186-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06187-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM06190-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06191-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06192-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06193-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06203-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06206-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06207-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06209-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06214-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06215-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06216-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06217-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06218-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06219-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06220-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06221-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06222-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06223-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06224-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06226-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06227-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06228-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06229-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06230-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06231-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06232-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06234-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06235-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06239-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06241-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06242-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧



メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06243-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06244-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06245-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06246-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06247-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06248-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06249-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06250-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06251-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06252-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06253-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06255-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06256-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06257-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06258-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06259-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06262-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06263-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06264-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06266-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06267-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06268-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06269-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06270-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06271-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06272-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06273-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06274-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06275-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06276-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06277-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06278-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06280-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06281-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06282-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06283-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM06284-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM06285-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM06286-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06287-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06288-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06289-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06290-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06303-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06304-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06305-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06306-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06307-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06308-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06309-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06310-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06311-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06312-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06313-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06317-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06318-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06319-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06321-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06322-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06323-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06324-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06325-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06326-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06327-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06328-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06330-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06331-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06332-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06333-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06334-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06335-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06336-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06337-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06338-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06339-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06340-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06341-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06342-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06343-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06344-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06345-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06346-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06347-W (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06348-I (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM06349-E (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06350-I (Windows の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM06351-E (Windows の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM06352-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06353-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06354-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06355-W (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06356-W (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06357-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06358-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06359-W (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06360-W (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06361-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06362-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06363-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06364-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06365-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06366-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06367-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06368-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06369-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06370-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06371-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06372-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06373-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06374-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06375-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06396-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06398-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06399-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06403-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06404-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06405-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06407-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06408-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06409-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06410-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06411-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06412-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06413-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06414-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06429-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06433-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06434-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06436-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06437-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06438-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06439-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06440-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06441-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06442-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06443-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧



メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06444-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06445-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06459-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06470-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM06471-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM06472-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM06473-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM06474-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM06475-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM06476-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM06477-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	-	-	-	-
KAPM06501-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06502-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06503-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06504-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06505-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06506-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06507-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06508-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06509-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06510-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06511-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06512-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06513-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06514-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06515-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06516-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06517-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06518-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06519-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06520-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06521-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06522-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06523-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06524-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06525-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06526-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06527-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06528-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06529-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06530-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06531-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06532-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06533-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06534-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06535-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06536-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06537-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06540-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06541-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06542-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06543-I (Windows の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM06544-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM06545-I (Windows の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM06546-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM06548-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM06549-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM06570-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06571-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06572-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06573-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06574-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06575-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06576-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06577-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06578-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06579-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06580-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06581-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06582-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06583-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06584-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06585-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06586-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06587-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06588-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06589-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06590-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06591-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06592-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06600-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06601-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06602-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06603-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06604-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06605-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06606-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06609-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06610-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06611-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06612-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06613-W (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06614-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06640-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06641-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06642-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06643-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06644-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06645-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06654-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06659-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06665-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06666-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06667-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06668-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06669-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06670-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06671-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06672-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06673-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06674-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06675-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06676-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06679-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06683-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06689-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06690-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06691-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06692-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06700-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06701-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06702-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06703-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06704-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06705-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06706-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM06707-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06708-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06709-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06710-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06711-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06712-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06713-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06714-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06715-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06716-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧



メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06717-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06718-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06719-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06720-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06721-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06722-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06723-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06753-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06760-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06761-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06762-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06763-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06764-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM06765-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM06766-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM06767-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM06768-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06769-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM06770-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM06771-W (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM06772-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06773-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM06774-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06775-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06776-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06777-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06780-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06781-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06782-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06783-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06784-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06785-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06786-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06787-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06790-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06791-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06792-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06793-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06794-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06795-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06796-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06797-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06799-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06900-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06901-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06902-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06903-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06904-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06905-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06906-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06907-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06908-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM06909-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM06910-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM06911-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM06912-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM06913-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM06914-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM06915-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06920-W (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06921-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM06922-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM06923-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM06924-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06925-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06926-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM06927-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM07000-W (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM07001-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07002-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07003-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07004-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07005-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07006-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07007-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07008-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07009-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07010-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07011-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07012-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07013-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07014-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07015-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07016-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07017-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM07018-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07019-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07020-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07021-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07022-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07023-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07024-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07025-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07026-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07027-W (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07028-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07029-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07030-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07031-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07032-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07033-W (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07034-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM07035-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07036-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07037-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07038-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07230-I (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM07231-I (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM07232-I (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM07233-I (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM07235-I (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM07236-I (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM07237-E (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM07238-E (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM07239-E (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM07240-E (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM07241-I (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM07242-E (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM07243-I (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM07244-E (Windows の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07245-I (Windows の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07246-E (Windows の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07247-I (Windows の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07248-E (Windows の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07249-I (Windows の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07250-I (Windows の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07251-I (Windows の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07252-E (Windows の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07253-I (Windows の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07254-E (Windows の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07255-I (Windows の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07256-E (Windows の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07257-I (Windows の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07258-E (Windows の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07259-I (Windows の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07260-E (Windows の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧



メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM07261-I (Windows の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07262-E (Windows の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07263-I (Windows の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07264-E (Windows の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07265-I (Windows の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07266-E (Windows の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07267-I (Windows の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07268-E (Windows の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07269-I (Windows の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07270-E (Windows の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07271-I (Windows の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07272-E (Windows の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07273-I (Windows の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07274-E (Windows の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07275-I (Windows の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07276-E (Windows の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07277-I (Windows の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM07278-E (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM07279-I (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM07280-E (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM07300-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM07301-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM07302-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM07303-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM07306-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07307-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM07308-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM07309-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM07310-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM07311-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM07312-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM07313-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM07314-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM07315-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM07316-W (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM07317-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM07318-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM07319-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM07320-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07321-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07322-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07323-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07324-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07325-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07326-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07327-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07328-W (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07329-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07330-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07342-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07343-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM07344-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM07345-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM07346-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM07347-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM07348-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM07349-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM07350-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM07351-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM07352-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM07355-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM07356-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM07357-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM07358-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM07359-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM07360-E (Windows の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM07363-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM07364-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM07367-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07368-W (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07371-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07372-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07375-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07376-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07377-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07378-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07379-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07380-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07381-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07382-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07383-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07384-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07385-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07386-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07387-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM07388-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07389-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07390-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07391-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07392-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07393-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07400-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07401-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07402-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07403-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07404-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07405-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07406-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07407-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07410-I (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07411-W (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07420-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM07421-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07422-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07423-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07424-E (Windows の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07430-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM08001-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08002-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08003-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08004-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08005-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08006-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08007-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08008-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08009-I (Windows の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM08010-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08011-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM08013-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM08014-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM08015-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM08016-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM08017-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM08018-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM08019-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM08020-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM08021-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM08022-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM08100-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM08101-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM08102-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM08103-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM08104-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM08105-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM08106-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM08107-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧



メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM08108-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM08109-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM08110-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM08111-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM08112-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM08113-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM08114-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM08115-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM08116-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM08150-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM08152-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM08154-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM08160-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM08200-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM08201-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM08202-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM08203-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM08302-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM08303-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM08304-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM08308-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM08309-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM08311-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM08402-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM08403-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM08404-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM08405-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM08406-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM08407-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM08408-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM08409-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM08410-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM08411-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM08412-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM08431-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM08910-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM08911-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM08912-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM08913-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM08914-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM08915-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM08916-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM08917-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM08918-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM08919-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM08920-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM08921-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM08922-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM08980-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM08999-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM09062-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM09064-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM09065-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM09066-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM09067-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM09068-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM09069-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM09070-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM09090-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM09091-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM09092-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM09093-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM09094-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM09100-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	-	-	-	-
KAPM09101-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	-	-	-	-
KAPM09102-E (Windows の場合)	-	-	-	-	-	○	-	-	-
KAPM09103-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM09104-E (Windows の場合)	-	-	-	-	-	○	-	-	-

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM10009-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM10011-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM10012-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM10013-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM10014-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM10015-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM10016-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM10017-W (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM10022-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM10029-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM10030-W (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM10031-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM10032-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM10033-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM10034-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM10035-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM10036-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM10037-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10038-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10039-W (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10040-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10041-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10042-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10043-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10044-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10045-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10046-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10047-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10048-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10049-W (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10050-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10051-W (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10052-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10053-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM10054-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM10055-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM10056-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM10057-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM10058-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM10059-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM10060-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM10061-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM10062-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM10063-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM10064-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM10065-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM10066-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM10067-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM10100-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM10101-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM10102-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM10103-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM10104-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM10105-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM10106-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM10112-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM10114-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM10115-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM10116-I (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10117-E (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10118-I (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10119-E (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10120-I (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10121-E (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10122-I (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10123-E (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10124-I (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10125-E (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧



メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM10126-I (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10127-W (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10128-I (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10129-W (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10130-W (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10131-I (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10132-W (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10133-I (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10134-W (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10135-I (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10136-E (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10137-I (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10138-E (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10139-I (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10140-E (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10141-I (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10142-W (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM10143-I (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10144-I (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10145-E (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10146-I (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10147-E (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10148-I (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10149-E (Windows の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM14000-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM14003-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM14004-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM14005-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM14006-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM14007-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM14008-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM14009-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM14010-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM14011-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM14012-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM14013-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM14014-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM14015-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM14016-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM14017-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM14018-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM14019-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM14020-W (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM14021-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM14022-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15002-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15003-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15004-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15005-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15006-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15007-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15008-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15009-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15010-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15011-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15012-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15013-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15014-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15015-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15016-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15017-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15018-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15019-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15020-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15021-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15022-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15023-W (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15024-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15025-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15026-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15027-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15028-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15029-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15030-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15031-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15032-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15033-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15034-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15035-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15036-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15037-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15039-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15040-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15041-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15042-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15043-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15044-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15045-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15046-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15047-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15049-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15050-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15051-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15052-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15053-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15054-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15056-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15057-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15058-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15059-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15060-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15061-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15062-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15063-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15064-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15065-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15066-W (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15067-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15068-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15069-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15070-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15071-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15072-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15073-W (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM15074-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15080-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15081-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15082-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15083-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15084-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15085-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15086-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15087-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15088-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15089-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15090-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15091-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15092-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15093-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15094-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15095-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15096-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15097-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15098-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15102-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15103-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧



メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15104-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15105-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15108-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15109-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15110-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15111-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15112-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15113-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15114-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15115-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15116-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15117-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15118-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15119-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15120-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15130-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15131-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15132-W (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15133-W (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15134-W (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15135-W (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15136-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15137-W (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15138-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15139-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15140-W (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15141-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15142-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15143-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15144-W (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15145-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15146-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15147-W (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15148-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15149-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15150-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15151-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15152-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15153-W (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15154-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15155-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15156-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15157-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15158-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15159-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15160-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15161-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15162-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15163-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15164-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15165-W (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15166-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15167-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15170-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM15171-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15172-W (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM15173-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15174-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15175-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15200-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15201-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15202-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15203-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15204-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15205-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15206-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15207-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15208-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15209-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15210-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15211-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15212-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15213-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15214-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15215-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15216-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15217-W (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15218-W (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15219-W (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15220-W (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15221-W (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15222-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15223-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15224-W (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15225-W (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15226-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15227-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15228-W (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15229-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15230-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15231-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15232-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15233-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15234-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15235-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15236-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15237-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15238-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15239-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15240-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15241-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15242-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15243-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15244-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15245-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15246-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15247-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15248-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15249-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15250-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15251-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15252-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15253-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15254-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15255-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15256-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15257-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15258-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15259-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15260-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15261-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15262-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15263-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15264-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15265-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15266-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15267-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15268-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15300-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15301-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15302-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15303-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15304-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15305-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM15306-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15307-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-



メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15308-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM15309-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15310-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15311-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15312-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15313-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15314-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15315-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15316-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15317-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15318-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15319-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15320-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15321-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15322-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15323-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15324-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15325-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15330-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15331-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15332-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15333-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15334-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15335-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15336-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15337-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15338-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15400-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15401-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15402-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15411-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15417-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15418-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15422-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15423-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15424-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15425-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15426-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15427-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15428-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15429-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15430-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15431-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15433-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15434-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15435-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15436-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15437-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15438-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15439-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15440-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15442-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15443-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15444-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15445-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15446-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15447-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15448-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15449-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15450-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15451-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15452-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15460-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15461-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15462-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15463-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15464-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15465-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15466-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15467-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM15468-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM15469-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15470-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15471-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15472-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15473-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15474-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15475-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15476-W (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15477-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15478-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15479-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15480-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15481-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15482-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15483-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15484-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15485-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15486-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15487-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15488-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15489-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15490-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15491-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15492-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15493-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15494-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15495-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15496-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15497-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15500-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15501-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15502-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15503-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15504-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15505-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM15506-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM15507-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM15510-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15511-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15512-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15513-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15514-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15515-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15516-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15517-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15518-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15519-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15520-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15521-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15522-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15523-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15524-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15525-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15526-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15527-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15528-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15529-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15530-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15550-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM15551-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	-	-	-	-
KAPM15552-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15553-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM15554-W (Windows の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM15555-W (Windows の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM15556-W (Windows の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧



メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15557-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM15560-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15561-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15562-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15563-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15564-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15565-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15566-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15567-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM15568-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15569-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15570-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM15580-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15581-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15582-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM15583-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15584-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15585-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15586-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15587-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15588-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15608-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15609-W (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15610-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15611-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15612-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15613-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15614-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15620-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15621-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15622-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15623-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15624-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15625-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15626-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15627-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15628-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15629-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15630-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15631-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15632-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15633-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15634-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15635-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15636-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15637-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15638-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15639-W (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15640-W (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15641-W (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15642-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15643-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15644-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15645-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15646-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15647-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15648-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15649-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15650-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15651-W (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15652-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15653-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15655-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15656-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15657-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15658-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15659-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15660-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15661-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15662-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15663-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15664-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15665-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15667-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15720-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15723-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15724-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15726-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15727-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15728-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15729-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15730-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15731-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15732-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15733-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15748-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15749-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15750-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15751-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15752-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15753-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15754-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15755-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15756-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15757-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15758-I (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15759-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15760-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15765-E (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15766-E (Windows の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15767-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15768-I (Windows の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15769-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15770-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15781-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	-	-	-	-
KAPM15782-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	-	-	-	-
KAPM15783-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	-	-	-	-
KAPM15784-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	-	-	-	-
KAPM15785-E (Windows の場合)	-	-	-	-	○	-	-	-	-
KAPM15792-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15793-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15794-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15800-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15801-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15802-I (Windows の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM15804-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15805-I (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15808-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15810-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15811-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15812-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15813-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15814-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15815-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15816-I (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15820-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15821-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15822-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15823-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15824-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15825-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15826-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15827-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15828-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15829-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15830-E (Windows の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧



メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15831-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15832-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15833-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15834-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM49001-E (Windows の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

(凡例)

- ：出力します。
- ：出力しません。

## 2.2.2 KDJE00001～KDJE99999 の出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KDJE41000-E (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KDJE41001-E (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KDJE41002-E (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KDJE41003-W (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KDJE41004-E (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KDJE41005-E (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KDJE41006-E (Windows の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KDJE41007-E (Windows の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KDJE41008-W (Windows の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KDJE41009-E (Windows の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KDJE41010-E (Windows の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KDJE41012-E (Windows の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KDJE41016-E (Windows の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—

(凡例)

- ：出力します。
- ：出力しません。

## 2.3 メッセージの出力先一覧（共通コンポーネント）（Linux 用）

### 2.3.1 KAPM00001～KAPM99999 の出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM00001-E (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM00002-E (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM00003-W (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM00004-W (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM00005-E (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM00006-E (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM00011-E (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM00012-E (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM00013-E (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM00014-E (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM00015-E (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM00016-E (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM00017-E (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM00018-E (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM00019-E (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM00020-E (Linux の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM00021-E (Linux の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM00022-E (Linux の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM00023-E (Linux の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM00024-E (Linux の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM00025-E (Linux の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM00090-I (Linux の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM00091-E (Linux の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM00092-I (Linux の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM00101-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM00102-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM00103-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM00104-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM00105-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM00106-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM00107-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM00108-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM00110-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00111-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00112-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00113-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00114-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00115-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00116-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM00117-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00119-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00130-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00131-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00132-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00133-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00134-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00137-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00138-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00139-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM00140-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00141-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00145-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00162-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00163-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00192-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00199-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00203-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00204-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00205-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00206-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00207-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00208-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00209-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00210-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00211-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00212-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM00213-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00214-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00215-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00216-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00217-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00218-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00252-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00253-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00254-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00255-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00256-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00257-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00258-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00259-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00260-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00261-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00262-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM00263-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00264-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00265-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00266-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00267-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00269-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00270-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00271-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00272-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00273-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00274-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00275-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00276-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00277-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00278-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00279-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00280-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—



メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM00281-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00282-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00283-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00284-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00285-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00286-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00287-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00288-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM00900-I (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM00901-E (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM00902-I (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM01001-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01002-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01003-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01004-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01005-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01008-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM01010-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01013-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01017-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01019-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01024-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01025-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01026-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01028-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01034-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01036-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01040-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01042-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01046-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01051-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01052-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01053-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01055-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM01056-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01057-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01059-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01061-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01062-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01063-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01065-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01066-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01067-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01068-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01069-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01073-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01081-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01084-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01087-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01088-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01089-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM01090-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01091-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01092-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01093-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01094-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01095-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01096-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01097-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01098-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01099-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01103-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01104-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01105-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01106-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01107-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01108-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01109-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM01114-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01115-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01116-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01119-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01123-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01124-I (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM01125-E (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM01126-W (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM01152-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01154-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01156-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01167-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01168-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01169-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01170-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01171-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01172-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM01174-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01175-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01176-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01177-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01178-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01179-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01180-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01181-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01182-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01183-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01184-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01185-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01186-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01205-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01206-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01208-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01209-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM01220-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01255-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01302-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01308-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01309-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01312-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01314-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01331-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01336-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01337-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01338-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01353-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01401-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01402-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM01503-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02001-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02001-W (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM02002-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02003-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02004-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02005-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02006-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02007-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02008-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02009-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02010-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02011-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02012-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02013-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02014-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02015-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02016-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02017-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02018-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧



メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM02019-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02020-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02021-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02023-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02025-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02027-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02029-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02030-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02031-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02032-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02033-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02034-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02035-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02036-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02038-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02039-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02040-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM02041-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02042-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02044-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02045-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02046-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02047-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02048-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02049-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02050-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02051-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02052-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02053-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02054-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02055-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02056-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02057-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02058-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM02059-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02060-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02061-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02062-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02063-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02069-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02070-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02071-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02072-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02073-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02074-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02075-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02076-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02077-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02078-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02079-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02080-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM02081-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02201-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02202-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02203-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02204-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02210-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02211-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02212-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02213-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02214-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02215-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02216-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02217-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02218-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02219-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02220-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02221-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM02222-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02223-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02224-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02225-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02226-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02227-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02228-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02229-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02230-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02231-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02232-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02233-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02234-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02235-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02236-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02237-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02238-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM02239-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02240-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02241-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02242-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02243-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02244-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02245-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02246-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02247-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02248-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02249-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02250-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02251-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02252-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02254-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02255-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02256-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM02257-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02258-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02259-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02260-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02261-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02262-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02263-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02269-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM02270-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02271-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02272-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02273-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02274-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02275-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02276-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02277-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02278-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM02279-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02280-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02281-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02282-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02283-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02284-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02285-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02286-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM02287-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02288-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02289-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM02290-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02291-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02292-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02294-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02295-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02296-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧



メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM02297-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02298-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02301-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02302-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02303-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02304-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02305-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02306-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02307-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02401-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02409-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02410-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02411-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02412-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02413-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02414-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02416-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM02417-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02418-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02419-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02422-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02423-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02424-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02425-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02426-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02427-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02429-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02430-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02431-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02432-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02434-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02435-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02436-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02450-I (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM02451-W (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM02452-I (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM02453-E (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM02454-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02455-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02456-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02457-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02458-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02459-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM02460-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02461-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02462-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02463-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02464-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02465-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02466-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02467-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM02468-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02469-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02470-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02471-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02472-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02473-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02474-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02475-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02476-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02477-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02478-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02479-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02480-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02481-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02482-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02483-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02484-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM02485-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02486-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02487-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02488-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02489-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02490-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02491-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02492-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02493-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02494-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02502-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM02503-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM02504-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM02505-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM02506-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM02507-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM02508-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM02509-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM02510-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02511-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02512-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02513-W (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02514-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02515-W (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02516-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02517-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02518-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02519-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02520-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02521-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02522-W (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02523-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02524-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02525-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM02526-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02527-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02528-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02529-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02551-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02552-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02603-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM02604-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02605-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02606-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02607-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM02615-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02616-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02617-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02618-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02620-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02625-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM02630-I (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM02631-I (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM02632-I (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM02633-I (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM02634-I (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM02635-E (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM02636-E (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM02637-E (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM02638-E (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM02639-E (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM02650-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02651-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02652-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02654-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02656-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02659-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02660-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-



メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM02661-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02670-I (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM02671-I (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM02672-I (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM02674-I (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM02675-E (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM02676-E (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM02677-E (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM02679-E (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM02704-W (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02705-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02706-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02801-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02802-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02803-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02804-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM02805-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM02806-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02807-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02809-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02810-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02811-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02812-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02813-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02814-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02815-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02816-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02817-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02818-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02891-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02892-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02893-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02894-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02895-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM02896-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02899-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02901-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02902-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02903-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02904-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02905-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02906-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02907-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02910-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02911-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02912-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02913-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02914-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02980-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02981-I (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02982-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM02991-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02992-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02993-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02994-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02995-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02996-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM02999-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM03001-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM03004-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM03005-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM03006-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM03007-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM03026-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM03050-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM03051-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM03052-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM03053-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM03054-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03055-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM03080-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03081-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03082-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03083-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03084-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03085-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03086-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03087-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM03105-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03106-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03107-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03108-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03109-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03110-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03111-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM03112-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM03113-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM03114-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM03119-I (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM03120-I (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM03122-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM03123-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM03124-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM03125-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM03304-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM03354-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM03355-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM03356-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM03357-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM03358-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM03361-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM03362-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM03363-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM03364-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM03366-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM03368-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM03370-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM03371-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM03375-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM03377-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM03378-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM03379-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM03380-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM03381-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM03382-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM03383-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM03384-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM03501-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM03502-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM03503-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM03504-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM03505-W (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM03702-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM03703-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM03708-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM03709-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM03710-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM03712-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM03716-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM03717-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM03718-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM03721-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM03722-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM03723-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM03931-W (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM03951-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—



メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM03952-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03954-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03956-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM03957-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM03958-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM03960-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03961-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM03962-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03963-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM03964-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM03965-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM03966-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM03967-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM03968-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03969-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03970-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM03971-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM04001-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04002-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04003-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04004-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04006-W (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04007-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04008-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04009-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04010-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04011-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04012-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04013-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04014-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04022-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04023-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04024-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04025-I (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM04026-E (Linux の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04027-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04028-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04034-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM04035-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM04036-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04038-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04040-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04042-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04050-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM04051-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM04052-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM04059-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04061-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM04062-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM04063-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM04064-W (Linux の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM04065-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04066-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04067-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM04068-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM04069-W (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM04101-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04102-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04103-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04104-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04105-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04106-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04107-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04108-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04109-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04110-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04111-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04112-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM04113-E (Linux の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04114-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04115-E (Linux の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04116-I (Linux の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04117-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04118-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04119-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04120-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04121-I (Linux の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04122-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04123-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04124-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04125-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	-	-	-	-
KAPM04126-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04127-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04128-E (Linux の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04129-E (Linux の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM04130-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04131-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04132-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04133-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04134-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04135-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04136-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04137-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04138-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04139-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04140-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04141-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04142-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04143-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04144-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04145-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04146-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM04147-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04148-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04149-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04150-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04151-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04152-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04153-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04154-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04155-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04156-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM04157-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04158-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04159-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04160-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04161-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04162-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04163-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM04164-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04165-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04166-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04167-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04168-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04169-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04172-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04173-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04174-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04175-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04176-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04177-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04178-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04197-I (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04198-I (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04202-I (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04205-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—



メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM04206-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04207-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04208-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04209-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04211-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04212-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04213-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04214-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04215-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04216-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04217-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04218-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04219-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04220-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04221-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04222-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04223-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM04224-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04225-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04226-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04227-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04228-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04229-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04230-I (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04231-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04232-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04233-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04234-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04235-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04236-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04237-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04238-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04239-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04240-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM04241-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04242-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04243-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04244-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04245-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04246-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04247-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04248-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04249-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04250-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04251-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04252-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04253-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04254-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04255-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04256-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04257-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM04258-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04259-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04260-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04261-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04262-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04263-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04264-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM04265-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM04266-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM04267-W (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM04271-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04272-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04273-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04274-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04275-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04276-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04279-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM04280-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04281-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04282-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04283-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04284-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04285-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04286-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04287-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04288-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04289-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04290-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04291-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04292-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04293-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04294-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04295-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04296-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM04300-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04301-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04302-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04303-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04304-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04305-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04306-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04307-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04311-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04312-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04313-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04314-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04315-W (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04316-W (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04317-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04318-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04319-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM04320-W (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04321-I (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04378-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04379-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04380-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04381-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04382-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04383-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04384-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04385-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04386-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04389-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04401-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04405-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04411-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04421-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04422-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM04423-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04426-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04429-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04440-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04446-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04455-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04463-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04464-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04465-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04468-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04472-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04475-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04480-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04481-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04489-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM04499-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04510-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—



メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM04511-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04512-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04513-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04514-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04515-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04516-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04517-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04518-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04519-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04520-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04521-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04522-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04523-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM04524-E (Linux の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04525-E (Linux の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04526-E (Linux の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM04527-E (Linux の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM04528-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04529-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04553-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04554-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04555-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04556-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04557-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04558-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04560-I (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04561-I (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04562-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04563-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04601-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04602-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04603-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04604-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04605-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM04606-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04608-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04609-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04613-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04614-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04615-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04616-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04623-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04624-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04625-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04626-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04627-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04628-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04629-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM04630-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04631-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM04632-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM04633-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM04634-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04635-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04636-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04637-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04638-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04639-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04640-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04641-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04642-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04643-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04644-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04645-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04646-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04647-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04648-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04649-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM04650-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04651-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04653-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04654-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04655-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04657-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04658-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04659-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04660-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04661-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04662-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04663-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04664-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04665-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04668-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04669-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04670-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM04671-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04673-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04674-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04675-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04676-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04677-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04678-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04679-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04680-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04681-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04682-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04684-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04685-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04687-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04688-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04690-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04691-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM04692-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM04693-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM04694-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM04695-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM04697-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04699-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04702-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04703-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04705-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04706-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04707-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04710-E (Linux の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04711-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04713-E (Linux の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04714-E (Linux の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04715-E (Linux の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04716-E (Linux の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM04717-E (Linux の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04718-E (Linux の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04719-E (Linux の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04722-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04723-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04724-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04800-E (Linux の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04801-E (Linux の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04802-E (Linux の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04803-E (Linux の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04805-E (Linux の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04806-E (Linux の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04807-E (Linux の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04808-W (Linux の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04809-E (Linux の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04810-E (Linux の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04812-E (Linux の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧



メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM04813-E (Linux の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04814-W (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04815-E (Linux の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04816-E (Linux の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04817-E (Linux の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04818-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04819-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04820-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04821-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04826-I (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04827-I (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04828-I (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04829-I (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04830-I (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04832-E (Linux の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04833-E (Linux の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04834-E (Linux の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM04835-W (Linux の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04836-E (Linux の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04837-E (Linux の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04838-I (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04839-I (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04840-I (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04841-I (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04842-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04901-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04902-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04905-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04906-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04907-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04908-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04909-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04910-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04933-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM04950-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04951-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04952-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04953-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04954-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04955-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04956-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04957-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04958-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04959-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04960-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04970-I (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04971-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04972-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04973-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04974-E (Linux の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM04975-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM04976-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM04977-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05001-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05002-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05003-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05004-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05005-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05006-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05007-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05008-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05009-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05010-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05011-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05012-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05013-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05014-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05015-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05016-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05017-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05018-E (Linux の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05019-W (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05020-E (Linux の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05021-E (Linux の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05022-W (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05023-E (Linux の場合)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05024-W (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05025-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05026-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05027-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05028-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05029-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05030-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05035-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05036-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05037-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05038-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05201-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05202-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05203-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05204-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05205-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05206-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05207-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05208-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05209-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05210-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05211-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05212-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05213-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05214-I (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05215-I (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05216-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05217-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05218-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05219-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05220-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05221-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05222-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05223-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05224-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05225-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05226-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05227-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05228-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05229-E (Linux の場合)	○	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05230-E (Linux の場合)	○	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05231-E (Linux の場合)	○	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05232-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05234-E (Linux の場合)	○	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05235-E (Linux の場合)	○	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05250-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05251-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05252-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05253-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05255-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05256-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05257-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM05258-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05259-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05263-W (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05264-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05265-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05266-W (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05280-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05281-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧



メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05282-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05285-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05286-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05288-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05289-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05293-W (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05294-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05295-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05296-W (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05301-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05302-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05303-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05304-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05308-I (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM05309-I (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM05310-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM05311-I (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05312-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05313-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05314-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05315-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05316-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05317-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05318-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05319-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05320-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05321-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05322-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05323-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05324-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05325-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05326-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05327-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05328-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05329-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05330-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05331-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05332-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05333-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05334-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05335-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05336-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05337-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05390-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05392-W (Linux の場合)	-	-	-	-	○	-	-	-	-
KAPM05393-W (Linux の場合)	-	-	-	-	○	-	-	-	-
KAPM05394-W (Linux の場合)	-	-	-	-	○	-	-	-	-
KAPM05402-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05403-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05405-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05406-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05407-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM05410-E (Linux の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM05411-E (Linux の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM05413-E (Linux の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM05414-E (Linux の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM05415-E (Linux の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM05417-E (Linux の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM05418-E (Linux の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM05419-E (Linux の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM05422-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05423-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05424-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05425-E (Linux の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM05426-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05427-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05432-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05433-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05434-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05435-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05436-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05437-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05438-W (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05439-E (Linux の場合)	○	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05440-E (Linux の場合)	○	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05441-W (Linux の場合)	○	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05442-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05443-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05444-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05445-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05446-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05501-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05502-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05503-W (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05504-W (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05505-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05506-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05507-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05508-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05509-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05510-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05511-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05512-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05513-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05514-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05515-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05516-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05530-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05531-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05532-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05533-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05534-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05535-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05536-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05537-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05538-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05539-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05540-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05541-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05544-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05545-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05546-W (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05547-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05548-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05550-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05551-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05552-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05553-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05554-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05555-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05556-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05557-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05558-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05559-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05560-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05561-I (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM05562-E (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM05563-I (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM05564-E (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM05565-I (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM05566-E (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM05567-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05568-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05569-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05570-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05573-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—



メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05574-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05575-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05576-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05577-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05578-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05579-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05580-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05581-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05582-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05583-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05584-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05585-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05586-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05587-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05588-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05589-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05590-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05591-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05592-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05593-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05594-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05595-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05596-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05597-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05598-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05599-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05601-I (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM05602-I (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM05603-I (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM05604-I (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM05605-I (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM05606-I (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM05607-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM05608-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05609-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05610-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05611-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05612-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05613-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05614-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05615-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05616-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05617-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05618-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05619-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05620-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05621-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05622-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05623-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05624-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05625-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05626-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05627-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05628-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05629-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05630-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05640-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05641-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05642-W (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05643-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05644-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05645-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05646-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05647-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05648-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05649-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05650-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05654-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05655-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05656-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05657-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05658-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05659-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05660-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05661-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05662-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05663-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05672-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05673-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05674-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05675-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05676-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05677-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05678-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05679-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05680-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05681-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05682-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05683-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05684-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05685-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05686-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05687-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05688-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05689-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05690-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05691-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05692-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05699-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05802-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05803-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05804-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05805-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05806-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05807-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05808-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05809-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05810-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05811-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05812-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05813-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05814-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05815-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05816-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05817-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05818-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05819-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05820-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05821-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05822-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05823-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05824-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05825-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05826-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05827-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05828-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05829-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05830-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM05831-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM05832-I (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM05833-E (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM05834-I (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM05835-E (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM05836-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05837-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05838-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧



メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05840-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	-	-	-	-
KAPM05841-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05842-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05843-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM05844-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM05845-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM05846-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05850-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM05851-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05852-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM05860-W (Linux の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM05861-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	-	-	-	-
KAPM05862-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05863-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM05876-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM05879-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05880-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05881-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05882-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05883-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05884-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05885-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05886-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM05887-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05890-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05891-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05892-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05893-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05894-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05895-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05896-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM05897-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM05898-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM05899-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05900-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05901-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05902-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	—	—	—	—
KAPM05903-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05904-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05905-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05906-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM05909-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05910-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05911-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05912-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05913-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05914-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05915-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05916-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05917-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM05918-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05919-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM05920-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05921-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05922-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05923-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05924-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05925-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05926-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05927-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05928-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05929-W (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05930-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05931-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05932-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05933-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05934-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05935-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05936-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05937-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05938-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05939-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05950-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05951-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05952-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05953-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05954-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05955-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05956-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05957-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05958-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM05959-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05970-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM05971-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM05972-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05973-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05974-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05975-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM05976-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM05977-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM05978-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM05979-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05980-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05981-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05982-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05983-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05984-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05985-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05986-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM05987-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05988-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05990-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM05991-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM05999-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06001-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06002-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06003-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06004-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06005-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06006-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06007-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06008-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06009-I (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06010-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06011-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06012-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06013-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06015-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06016-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06017-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06018-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06019-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06020-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06021-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06022-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06023-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06024-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06025-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06026-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06027-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06028-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06029-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06030-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06031-E (Linux の場合)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06032-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06033-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧



メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06034-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06035-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06036-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06037-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06038-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06039-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06040-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06041-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06042-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06043-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06044-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06045-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06046-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06047-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06048-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06049-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06050-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06052-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06100-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06101-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06102-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06103-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06104-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06105-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06106-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06111-I (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM06112-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM06113-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM06114-E (Linux の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM06115-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06116-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06117-E (Linux の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM06118-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06119-W (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06120-I (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM06121-E (Linux の場合)	○	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM06122-W (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM06123-W (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06130-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06131-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06132-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06138-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06139-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06140-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06141-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06142-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06143-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06144-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06145-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06146-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06147-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06149-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06153-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06154-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06159-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06160-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06161-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06162-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06163-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06164-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06165-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06166-E (Linux の場合)	○	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06169-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06170-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06171-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06172-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06173-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06176-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06177-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06178-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06179-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06180-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06181-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06182-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06183-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06184-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06185-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06186-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM06187-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06190-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06191-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06192-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06193-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06203-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM06206-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06207-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06209-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06214-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06215-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06216-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06217-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06218-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06219-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06220-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06221-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06222-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06223-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06224-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06226-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06227-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06228-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06229-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06230-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06231-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06232-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06234-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06235-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06239-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06241-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06242-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06243-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06244-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06245-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06246-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06247-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06248-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06249-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06250-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06251-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06252-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06253-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06255-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06256-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06257-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06258-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06259-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06262-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06263-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06264-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM06266-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM06267-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM06268-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM06269-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM06270-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06271-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06272-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧



メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06273-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06274-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06275-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06276-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06277-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06278-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06280-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06281-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06282-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06283-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06284-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06285-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06286-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06287-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06288-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06289-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06290-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06303-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06304-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06305-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06306-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06307-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06308-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06309-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06310-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06311-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06312-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06313-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06317-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06318-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06319-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06321-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06322-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06323-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06324-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06325-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06326-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06327-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06328-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06330-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06331-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06332-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06333-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06334-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM06335-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM06336-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM06337-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM06338-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM06339-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM06340-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM06341-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06342-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06343-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06344-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06345-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06346-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06347-W (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06348-I (Linux の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM06349-E (Linux の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM06350-I (Linux の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM06351-E (Linux の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM06352-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06353-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM06354-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM06355-W (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM06356-W (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM06357-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM06358-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06359-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06360-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06361-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06362-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06363-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06364-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06365-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06366-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06367-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06368-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06369-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06370-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06371-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06372-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06373-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06374-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06375-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06376-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06377-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06396-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06398-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06399-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM06403-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM06404-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM06405-I (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM06407-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM06408-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06409-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06410-I (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM06411-I (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM06412-I (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM06413-I (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM06414-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM06429-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06433-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06434-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06436-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06437-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06438-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06439-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06440-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06441-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06442-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06443-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06444-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06445-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06459-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06470-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM06471-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM06472-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM06473-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06474-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM06475-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM06476-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM06477-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	—	—	—	—
KAPM06501-I (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM06502-I (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM06503-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM06504-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM06505-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM06506-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM06507-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM06508-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM06509-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM06510-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM06511-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM06512-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM06513-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧



メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06514-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06515-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06516-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06517-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06518-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06519-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06520-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06521-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06522-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06523-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06524-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06525-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06526-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06527-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06528-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06529-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06530-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06531-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06532-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06533-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06534-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06535-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06536-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06537-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06540-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06541-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06542-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM06543-I (Linux の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM06544-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM06545-I (Linux の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM06546-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM06548-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM06549-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM06570-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06571-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06572-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06573-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06574-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06575-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06576-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06577-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06578-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06579-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06580-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06581-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06582-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06583-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06584-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06585-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06586-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06587-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06588-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06589-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06590-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06591-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06592-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06600-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06601-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06602-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06603-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06604-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06605-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06606-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06609-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06610-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06611-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06612-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06613-W (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06614-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06640-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06641-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06642-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06643-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06644-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06645-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06654-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06659-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06665-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06666-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06667-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06668-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06669-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06670-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06671-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06672-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06673-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06674-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06675-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06676-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06679-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06683-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06689-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06690-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06691-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06692-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06700-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06701-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06702-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06703-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06704-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06705-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM06706-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06707-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06708-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06709-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06710-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06711-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06712-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06713-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06714-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06715-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06716-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06717-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06718-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06719-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06720-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06721-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06722-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06723-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06753-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06760-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06761-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06762-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06763-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06764-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM06765-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM06766-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM06767-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM06768-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM06769-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM06770-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM06771-W (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM06772-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06773-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM06774-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06775-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧



メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06776-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06777-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06780-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06781-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06782-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06783-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06784-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06785-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06786-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM06787-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06790-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06791-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06792-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06793-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06794-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06795-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM06796-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06797-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06799-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06900-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06901-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06902-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06903-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06904-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06905-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06906-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06907-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06908-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06909-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06910-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06911-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06912-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06913-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06914-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM06915-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06920-W (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM06921-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06922-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06923-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06924-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06925-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM06926-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM06927-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM07000-W (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM07001-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM07002-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM07003-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM07004-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM07005-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM07006-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM07007-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM07008-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07009-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07010-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07011-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07012-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07013-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07014-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07015-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07016-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07017-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07018-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07019-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07020-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07021-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07022-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07023-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07024-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM07025-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07026-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07027-W (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07028-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07029-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07030-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07031-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07032-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07033-W (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07034-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07035-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07036-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07037-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07038-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07230-I (Linux の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM07231-I (Linux の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM07232-I (Linux の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM07233-I (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07235-I (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07236-I (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07237-E (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07238-E (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07239-E (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07240-E (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07241-I (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07242-E (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07243-I (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07244-E (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07245-I (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07246-E (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07247-I (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07248-E (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07249-I (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07250-I (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM07251-I (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07252-E (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07253-I (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07254-E (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07255-I (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07256-E (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07257-I (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07258-E (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07259-I (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07260-E (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07261-I (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07262-E (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07263-I (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07264-E (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07265-I (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07266-E (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM07267-I (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM07268-E (Linux の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM07269-I (Linux の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM07270-E (Linux の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM07271-I (Linux の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM07272-E (Linux の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM07273-I (Linux の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM07274-E (Linux の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM07275-I (Linux の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM07276-E (Linux の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM07277-I (Linux の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM07278-E (Linux の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM07279-I (Linux の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM07280-E (Linux の場合)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
KAPM07300-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM07301-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM07302-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM07303-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧



メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM07306-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM07307-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM07308-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM07309-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM07310-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM07311-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM07312-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM07313-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM07314-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM07315-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM07316-W (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM07317-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM07318-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM07319-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM07320-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM07321-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM07322-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM07323-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07324-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07325-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07326-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07327-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07328-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07329-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07330-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07342-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07343-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07344-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07345-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07346-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07347-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07348-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07349-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07350-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM07351-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07352-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07355-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07356-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07357-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07358-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07359-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07360-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07363-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07364-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07367-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07368-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07371-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07372-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07375-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07376-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07377-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM07378-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM07379-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM07380-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM07381-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM07382-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM07383-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM07384-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM07385-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM07386-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM07387-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM07388-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM07389-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM07390-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM07391-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM07392-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM07393-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM07400-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM07401-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07402-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07403-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07404-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07405-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07406-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07407-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07410-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07411-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07420-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07421-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07422-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07423-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07424-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM07430-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM08001-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08002-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM08003-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08004-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08005-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08006-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08007-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08008-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08009-I (Linux の場合)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
KAPM08010-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08011-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM08013-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM08014-I (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM08015-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08016-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08017-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM08018-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM08019-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM08020-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM08021-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM08022-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM08100-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08101-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08102-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08103-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08104-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08105-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08106-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08107-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08108-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08109-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08110-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08111-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08112-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08113-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08114-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM08115-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM08116-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08150-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08152-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08154-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08160-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08200-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08201-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM08202-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08203-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08302-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08303-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08304-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08308-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08309-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08311-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08402-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧



メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM08403-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08404-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM08405-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM08406-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08407-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08408-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08409-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08410-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08411-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08412-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08431-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM08910-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08911-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08912-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08913-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08914-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM08915-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM08916-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08917-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08918-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08919-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08920-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08921-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08922-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08980-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM08999-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM09062-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM09064-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM09065-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM09066-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM09067-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM09068-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM09069-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM09070-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM09090-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM09091-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM09092-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM09093-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM09094-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM09100-I (Linux の場合)	—	—	—	—	○	—	—	—	—
KAPM09101-I (Linux の場合)	—	—	—	—	○	—	—	—	—
KAPM09102-E (Linux の場合)	—	—	—	—	—	○	—	—	—
KAPM09103-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM09104-E (Linux の場合)	—	—	—	—	—	○	—	—	—
KAPM10009-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM10011-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM10012-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM10013-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM10014-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM10015-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM10016-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM10017-W (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM10022-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM10029-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM10030-W (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM10031-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM10032-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM10033-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10034-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10035-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10036-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM10037-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10038-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10039-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10040-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10041-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10042-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10043-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM10044-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10045-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10046-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10047-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10048-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10049-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10050-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10051-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10052-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10053-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10054-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10055-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10056-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10057-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10058-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10059-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10060-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM10061-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10062-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10063-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10064-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10065-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10066-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10067-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10100-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10101-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10102-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10103-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10104-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10105-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10106-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10112-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10114-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM10115-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM10116-I (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10117-E (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10118-I (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10119-E (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10120-I (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10121-E (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10122-I (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10123-E (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10124-I (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10125-E (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10126-I (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10127-W (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10128-I (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10129-W (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10130-W (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10131-I (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10132-W (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM10133-I (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10134-W (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10135-I (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10136-E (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10137-I (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10138-E (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10139-I (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10140-E (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10141-I (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10142-W (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10143-I (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10144-I (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10145-E (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10146-I (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10147-E (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10148-I (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-
KAPM10149-E (Linux の場合)	-	-	-	○	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧



メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM11003-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM11051-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM11052-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM11101-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM11102-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM11103-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM11105-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM11106-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM11107-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM11108-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM11109-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM11110-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM11112-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM11113-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM11114-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM11115-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM11116-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM11117-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM11120-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM11121-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM11122-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM11201-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM11202-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM11203-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM11204-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM11205-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM11206-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM11207-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM11208-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM11209-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM11210-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM11211-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM11212-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM11301-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM11351-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM11999-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM14000-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM14003-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM14004-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM14005-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM14006-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM14007-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM14008-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM14009-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM14010-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM14011-W (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM14012-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM14013-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM14014-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM14015-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM14016-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM14017-E (Linux の場合)	－	○	○	－	○	○	○	－	－
KAPM14018-E (Linux の場合)	－	○	○	－	○	○	○	－	－
KAPM14019-E (Linux の場合)	－	○	○	－	○	○	○	－	－
KAPM14020-W (Linux の場合)	－	○	○	－	○	○	○	－	－
KAPM14021-E (Linux の場合)	－	○	○	－	○	○	○	－	－
KAPM14022-E (Linux の場合)	－	○	○	－	○	○	○	－	－
KAPM14030-I (Linux の場合)	－	○	○	－	－	－	－	－	－
KAPM14031-I (Linux の場合)	－	○	○	－	○	－	－	－	－
KAPM14032-E (Linux の場合)	－	○	○	－	○	－	－	－	－
KAPM14033-E (Linux の場合)	－	○	○	－	○	－	－	－	－
KAPM14034-E (Linux の場合)	－	○	○	－	－	－	－	－	－
KAPM14035-W (Linux の場合)	－	－	－	－	○	－	－	－	－
KAPM14036-E (Linux の場合)	－	○	○	－	○	－	－	－	－
KAPM14039-E (Linux の場合)	－	○	○	－	－	－	－	－	－
KAPM14040-E (Linux の場合)	－	○	○	－	－	－	－	－	－
KAPM14041-I (Linux の場合)	－	○	○	－	－	－	－	－	－
KAPM15002-I (Linux の場合)	－	○	○	－	－	－	－	－	－

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15003-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15004-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15005-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15006-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15007-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15008-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15009-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15010-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15011-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15012-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15013-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15014-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15015-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15016-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15017-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15018-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15019-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15020-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15021-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15022-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15023-W (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15024-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15025-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15026-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15027-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15028-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15029-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15030-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15031-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15032-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15033-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15034-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15035-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15036-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15037-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15039-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15040-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15041-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15042-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15043-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15044-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15045-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15046-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15047-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15049-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15050-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15051-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15052-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15053-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15054-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15056-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15057-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15058-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15059-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15060-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15061-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15062-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15063-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15064-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15065-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15066-W (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15067-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15068-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15069-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15070-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15071-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15072-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15073-W (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧



メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15074-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15080-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15081-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15082-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15083-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15084-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15085-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15086-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15087-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15088-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15089-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15090-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15091-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15092-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15093-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15094-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15095-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15096-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15097-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15098-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15102-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15103-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15104-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15105-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15108-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15109-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15110-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15111-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15112-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15113-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15114-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15115-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15116-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15117-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15118-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15119-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15120-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15130-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15131-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15132-W (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15133-W (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15134-W (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15135-W (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15136-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15137-W (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15138-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15139-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15140-W (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15141-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15142-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15143-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15144-W (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15145-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15146-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15147-W (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15148-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15149-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15150-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15151-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15152-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15153-W (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15154-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15155-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15156-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15157-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15158-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15159-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15160-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15161-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15162-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15163-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15164-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15165-W (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15166-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15167-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15170-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM15171-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15172-W (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM15173-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15174-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15175-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15200-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15201-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15202-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15203-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15204-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15205-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15206-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15207-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15208-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15209-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15210-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15211-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15212-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15213-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15214-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15215-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15216-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15217-W (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15218-W (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15219-W (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15220-W (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15221-W (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15222-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15223-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15224-W (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15225-W (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15226-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15227-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15228-W (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15229-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15230-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15231-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15232-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15233-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15234-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15235-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15236-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15237-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15238-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15239-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15240-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15241-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15242-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15243-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15244-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15245-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15246-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15247-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15248-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15249-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15250-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15251-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15252-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15253-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15254-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—



メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15255-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15256-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15257-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15258-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15259-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15260-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15261-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15262-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15263-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15264-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15265-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15266-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15267-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15268-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15300-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15301-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15302-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15303-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15304-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15305-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM15306-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15307-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM15308-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM15309-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15310-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15311-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15312-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15313-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15314-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15315-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15316-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15317-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15318-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15319-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15320-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15321-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15322-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15323-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15324-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15325-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15330-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15331-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15332-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15333-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15334-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15335-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15336-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15337-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15338-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15400-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15401-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15402-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15411-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15417-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15418-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15422-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15423-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15424-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15425-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15426-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15427-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15428-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15429-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15430-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15431-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15433-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15434-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15435-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15436-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15437-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15438-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15439-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15440-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15442-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15443-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15444-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15445-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15446-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15447-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15448-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15449-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15450-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15451-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15452-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15460-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15461-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15462-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15463-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15464-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15465-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM15466-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15467-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM15468-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM15469-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15470-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15471-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15472-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15473-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15474-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15475-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15476-W (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15477-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15478-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15479-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15480-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15481-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15482-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15483-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15484-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15485-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15486-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15487-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15488-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15489-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15490-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15491-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15492-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15493-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15494-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15495-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15496-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15497-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15500-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15501-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15502-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15503-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15504-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15505-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM15506-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM15507-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM15510-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15511-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15512-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15513-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15514-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15515-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧



メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15516-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15517-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15518-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15519-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15520-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15521-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15522-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15523-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15524-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15525-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15526-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15527-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15528-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15529-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15530-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15550-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM15551-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15552-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15553-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM15554-W (Linux の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM15555-W (Linux の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM15556-W (Linux の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM15557-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM15560-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15561-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15562-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15563-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15564-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15565-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15566-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15567-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-
KAPM15568-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15569-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15570-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	○	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15580-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15581-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15582-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM15583-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15584-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM15585-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15586-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15587-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15588-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15608-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15609-W (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15610-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15611-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15612-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15613-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15614-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15615-W (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15616-E (Linux の場合)	-	-	-	-	○	-	-	-	-
KAPM15620-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15621-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15622-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15623-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15624-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15625-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15626-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15627-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15628-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15629-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15630-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-
KAPM15631-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15632-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15633-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15634-E (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM15635-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	○	○	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15636-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15637-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15638-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15639-W (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15640-W (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15641-W (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15642-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15643-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15644-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15645-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15646-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15647-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15648-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15649-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15650-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15651-W (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15652-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15653-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15655-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15656-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15657-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15658-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15659-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15660-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15661-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15662-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15663-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15664-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15665-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15667-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15720-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15723-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15724-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15726-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15727-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15728-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15729-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15730-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15731-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15732-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15733-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15748-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15749-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15750-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15751-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15752-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15753-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15754-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15755-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15756-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15757-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15758-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15759-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15760-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15765-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15766-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15767-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15768-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15769-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15770-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15781-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	—	—	—	—
KAPM15782-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	—	—	—	—
KAPM15783-I (Linux の場合)	—	—	—	—	○	—	—	—	—
KAPM15784-I (Linux の場合)	—	—	—	—	○	—	—	—	—
KAPM15785-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	—	—	—	—
KAPM15792-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15793-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15794-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧



メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15800-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15801-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15802-I (Linux の場合)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
KAPM15804-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15805-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15808-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15810-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15811-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15812-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15813-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15814-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15815-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15816-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15820-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15821-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15822-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15823-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15824-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15825-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15826-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15827-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15828-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15829-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15830-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15831-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15832-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15833-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15834-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15840-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM15841-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM15842-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM15845-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM15846-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM15847-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15848-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM15849-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM15850-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM15852-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM15853-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM15854-W (Linux の場合)	—	—	—	—	○	—	—	—	—
KAPM15855-W (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15856-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15857-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15858-W (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15859-W (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15860-W (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15861-W (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM15862-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15872-E (Linux の場合)	—	—	—	—	○	—	—	—	—
KAPM15873-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15874-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15875-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM15876-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM15900-I (Linux の場合)	—	—	—	—	○	—	—	—	—
KAPM15901-I (Linux の場合)	—	—	—	—	○	—	—	—	—
KAPM15902-I (Linux の場合)	—	—	—	—	○	—	—	—	—
KAPM15903-I (Linux の場合)	—	—	—	—	○	—	—	—	—
KAPM15904-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM15905-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM15906-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM15907-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM15908-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM15909-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM15910-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM15911-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM15912-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM15913-W (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM15914-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15915-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM15916-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM15917-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM15918-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM15919-I (Linux の場合)	—	—	—	—	○	—	—	—	—
KAPM15920-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15921-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15922-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15923-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15924-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15925-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM15926-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15927-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15928-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15929-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15930-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15931-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15932-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15933-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15934-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15935-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15936-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15937-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15938-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15939-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15940-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15941-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15942-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15943-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15944-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15945-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15946-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15947-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15948-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15949-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM15950-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15951-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15952-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15953-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM15954-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM15955-I (Linux の場合)	—	—	—	—	○	—	—	—	—
KAPM15956-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM15957-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15958-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15959-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15960-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15961-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15962-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15963-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15964-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15966-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM15967-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM15968-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM15969-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM15970-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM15999-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM16000-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM16001-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM16002-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM16003-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM16004-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM16005-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM16006-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM16007-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM16008-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM16009-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM16010-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM16011-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧



メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM16012-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM16013-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM16014-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM16015-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM16016-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM16017-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM16018-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM16019-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM16020-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM16021-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM16022-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM16023-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM16024-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM16025-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM16026-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM16027-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM16028-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM16029-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM16031-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM16032-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM16033-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM16034-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM16035-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM16036-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM16050-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM16051-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM16052-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM16053-I (Linux の場合)	-	○	○	-	-	-	-	-	-
KAPM16054-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM16055-E (Linux の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM16057-W (Linux の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM16058-I (Linux の場合)	-	-	-	-	○	-	-	-	-
KAPM16059-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-
KAPM16060-I (Linux の場合)	-	○	○	-	○	-	-	-	-

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM16061-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM16062-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM16063-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM16064-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM16065-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM16066-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM16067-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM16068-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM16069-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM16070-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM16071-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM16072-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM16073-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM16074-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM16075-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM16076-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM16077-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM16078-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM16079-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM16080-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM16081-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM16082-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM16083-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM16084-W (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM16085-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM16087-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM16088-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM16089-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM16090-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	○	○	—	—
KAPM16099-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM16100-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM16101-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM16102-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM16103-W (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—

## 2. メッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先								
	イベント ログ/ syslog	統合ト レース ログ	公開ログ	監査ログ	標準出力	標準エ ラー出力	画面ダイ アログ	タスク ログ	JP1 イ ベント
KAPM16104-I (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM16105-W (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM16106-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM16107-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM16108-E (Linux の場合)	—	○	○	—	○	—	—	—	—
KAPM16109-I (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
KAPM49001-E (Linux の場合)	—	○	○	—	—	—	—	—	—

(凡例)

- ：出力します。
- ：出力しません。

# 3

## メッセージ一覧

この章では、JP1/AO および共通コンポーネントが出力するメッセージについて説明します。

## 3.1 メッセージ一覧 (JP1/AO)

---

### 3.1.1 KNAE00001～KNAE00999 のメッセージ一覧

#### KNAE00001-E

ログインできませんでした。

[原因]

ユーザー ID およびパスワードが入力されていません。

[対処]

ユーザー ID およびパスワードを入力してください。

#### KNAE00002-E

ログインできませんでした。

[原因]

ユーザー ID が入力されていません。

[対処]

ユーザー ID を入力してください。

#### KNAE00003-E

ログインできませんでした。

[原因]

パスワードが入力されていません。

[対処]

パスワードを入力してください。

#### KNAE00004-E

ログインできませんでした。

[原因]

ユーザー認証に失敗、またはリソースグループへの権限がありません。

[対処]

次を確認してください。

- ・ユーザー ID、パスワードが正しく入力されているか。
- ・リソースグループに対する権限が正しく設定されているか。

## KNAE00005-E

ライセンスキーを登録してください。

## KNAE00006-E

ライセンスキーの登録に失敗しました。

[原因]

ライセンスキーが無効か、すでに登録されているライセンスキーを登録しようとしたおそれがあります。

[対処]

有効なライセンスキーを登録してください。

## KNAE00008-Q

アプリケーションを終了しますか？

## KNAE00009-Q

ログアウトしますか？

## KNAE00010-E

セッションが無効です。

[原因]

すでにログアウトしています。

[対処]

ログインからやり直してください。

## KNAE00011-E

ユーザーを認証できません。

[原因]

ユーザー認証に失敗、または認証サーバとの接続に失敗しました。

[対処]

次を確認してください。

- ・ユーザー ID、パスワードが正しく入力されているか。
- ・認証サーバが起動しているか、また認証サーバと通信できるか。

## KNAE00012-E

ユーザーを認証できません。

[原因]



外部認証サーバとの接続に失敗しました。

[対処]

外部認証サーバが起動していること、また外部認証サーバと通信できることを確認してください。

#### KNAE00014-E

ライセンスが無効です。

[対処]

有効なライセンスを登録してください。

#### KNAE00015-E

指定した画面の表示に失敗しました。

[原因]

次の原因が考えられます。

- ・ 指定したサービスが削除されました。
- ・ タスクがアーカイブ、または削除されました。
- ・ 応答入力の画面表示に失敗した場合は、すでに応答入力済みか、応答待ちがタイムアウトした可能性があります。

[対処]

次を確認してください。

- ・ 指定したサービスが存在することを確認してください。
- ・ タスクが存在することを確認してください。
- ・ 応答入力の画面表示に失敗した場合は、最新のタスクの状態を確認してください。

#### KNAE00016-E

ログインできません。

[原因]

体験版の使用期限が切れました。

#### KNAE00017-I

ライセンスキーを登録してください。

#### KNAE00018-E

製品のサービスを正常に起動できませんでした。

[対処]

製品のサービスを停止し、再度起動してから、[ログイン]画面を更新してください。それでも同じメッセージが出力される場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

### KNAE00019-I

サーバは起動途中です。

[対処]

しばらくお待ちください。

### KNAE00020-E

JP1/Automatic Operation の画面を表示できません。

[原因]

Adobe Flash Player がインストールされていないかバージョンが古い、またはブラウザの設定で Flash Player が無効になっています。

[対処]

リリースノートの前提ソフトウェアに記載された Flash Player をインストールし、Flash Player が動作できるようにブラウザが設定されていることを確認してください。

### KNAE00021-E

指定された URL にアクセスできませんでした。

[原因]

次の原因が考えられます。

- ・ URL のクエリパラメータにサロゲートペア文字が含まれています。
- ・ URL のクエリパラメータに制御文字が含まれています。
- ・ URL のクエリパラメータのキーに使用できない文字が含まれています。
- ・ URL のクエリパラメータの長さが 1024 文字を超えています。

[対処]

URL のクエリパラメータを確認し、再度操作してください。

### KNAE00050-Q

ログアウトしますか？

編集中のサービステンプレートが破棄されます。必要なら保存してください。

### KNAE00051-Q

ログアウトしますか？

デバッグ中のタスクを強制停止します。

## KNAE00109-I

サービスを追加しました。続けてサービス設定を行ってください。

## KNAE00111-Q

サービス設定時に入力必須プロパティの値が入力されていません。

このサービスを実行すると失敗します。

サービスを設定せずに終了しますか？

## KNAE00115-E

サービスを追加できません。

[原因]

サービステンプレートがインポートされていません。

[対処]

サービステンプレートのインポートを実施してから、操作を再実行してください。

## KNAE00116-E

サービスの操作に失敗しました。

[原因]

操作対象サービスがサービス一覧から削除されたおそれがあります。

[対処]

操作対象のサービスが存在することを確認してください。

## KNAE00117-E

サービスはこれ以上追加できません。

[原因]

追加できるサービスの数が上限({0})を超えています。

[対処]

不要なサービスを削除してから再実行してください。

0: 追加できるサービスの上限数

## KNAE00122-E

サービスの削除に失敗しました。

[原因]

サービス({0})から生成したタスクが存在します。

[対処]

すべてのタスクをアーカイブしてから削除を実行してください。

0: 削除対象のサービス名

### KNAE00123-I

サービスを削除しました。

### KNAE00124-E

サービステンプレート情報を表示できません。

[原因]

サービステンプレート情報の取得に失敗しました。

[対処]

資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

### KNAE00125-E

サービスの追加に失敗しました。

[原因]

指定したサービス名はすでに作成されています(サービス名：{0})。

[対処]

異なるサービス名を指定してください。

0: 指定したサービス名

### KNAE00126-I

サービスを設定しました。

### KNAE00128-E

サービステンプレートの操作に失敗しました。

[原因]

操作対象サービステンプレートがサービステンプレート一覧から削除されたおそれがあります。

[対処]

画面を開き直してください。

### KNAE00129-Q

サービス共有プロパティ({0})の値が変更されています。

値を変更すると、このプロパティを使用しているほかのサービスにも変更した値が適用されます。

操作を続行しますか？

0: サービス共有プロパティ名

### KNAE00130-I

プリセットプロパティを反映しました。

### KNAE00131-E

プリセットプロパティを反映できませんでした(プリセット名: {0})。

[原因]

操作対象のサービス, またはプリセットプロパティ定義ファイルが削除されたおそれがあります。

[対処]

いったん操作を終了したあと, 操作対象のサービスが存在することを確認し, 画面を開き直してください。

0: プリセット名

### KNAE00132-E

プリセットプロパティを反映できませんでした(プリセット名: {0})。

[原因]

プリセットプロパティ定義ファイルが不正です。

[対処]

システム管理者に問い合わせるプリセットプロパティ定義ファイルの内容を見直してください。

0: プリセット名

### KNAE00133-E

URL のクエリパラメータの反映に失敗しました(クエリパラメータ: {0})。すべての値にサービスの既定値を反映しました。

[原因]

次の原因が考えられます。

- ・値が入力されていません。
- ・入力文字数が上限を超えています。
- ・入力値に制御文字が含まれています。
- ・不正な値が指定されています。
- ・指定できないプロパティキーが指定されています。

[対処]

URL のクエリパラメータを確認し, 再度操作してください。

0: クエリパラメータ

### KNAE00201-I

タスクをアーカイブしました({0})。

・自動アーカイブの場合

0: 自動

・手動アーカイブの場合

0: 手動

### KNAE00203-I

タスクを実行停止しました。

### KNAE00204-I

タスクをスケジュール一時停止しました。

### KNAE00205-I

タスクをスケジュール再開しました。

### KNAE00206-E

タスクに応答入力できません。

[原因]

タスクの状態が応答待ち中ではありません。応答入力済みか、応答待ちがタイムアウトした可能性があります。

[対処]

最新のタスクの状態を確認してください。

### KNAE00207-I

応答を受け付けました。

### KNAE00208-Q

応答せずに終了しますか？

### KNAE00210-E

タスクの実行停止に失敗しました。

[原因]

タスクの状態が実行中、応答待ち中、異常検出のどれでもありません。

[対処]

タスクの状態を確認してください。

#### KNAE00211-E

タスクのスケジュール一時停止に失敗しました。

[原因]

タスクの状態が待機中ではありません。

[対処]

タスクの状態を確認してください。

#### KNAE00212-E

タスクのスケジュール再開に失敗しました。

[原因]

タスクの状態が保留中ではありません。

[対処]

タスクの状態を確認してください。

#### KNAE00214-E

タスクのスケジュールキャンセルに失敗しました。

[原因]

タスクの状態が待機中、保留中のどちらでもありません。

[対処]

タスクの状態を確認してください。

#### KNAE00215-I

タスクをスケジュールキャンセルしました。

#### KNAE00216-E

タスクログの取得に失敗しました。

[原因]

次の要因が考えられます。

- (1) 指定したタスクログの保存先が存在しないかアクセスできない。
- (2) 指定したタスクログの保存先のディスク容量が不足している。
- (3) タスクログが存在しないかアクセスできない。

[対処]

要因を取り除き、再度操作を実行してください。

同じエラーが何度も発生する場合、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

### KNAE00217-E

タスクの操作に失敗しました。

[原因]

すでにタスクはアーカイブ、または削除されています。

[対処]

サービスカテゴリツリーのノードをクリックし、画面を更新してください。

### KNAE00218-E

サービスはこれ以上実行できません。

[原因]

タスクの数が上限({0})を超えています。

[対処]

不要なタスクをアーカイブしてから再度実行してください。

0: タスクの上限数

### KNAE00219-E

失敗したステップからのリトライに失敗しました。

[原因]

タスクの状態が失敗ではありません。

[対処]

タスクの状態を確認してください。

### KNAE00220-E

失敗した次のステップからのリトライに失敗しました。

[原因]

タスクの状態が失敗ではありません。

[対処]

タスクの状態を確認してください。

### KNAE00221-E

タスクの強制停止に失敗しました。

[原因]



タスクの状態が実行中、応答待ち中、異常検出、停止中のどれでもありません。

[対処]

タスクの状態を確認してください。

#### KNAE00223-Q

タスクを失敗したステップからリトライしますか？

#### KNAE00224-Q

タスクを失敗した次のステップからリトライしますか？

#### KNAE00225-I

タスクを強制停止しました。

#### KNAE00226-I

タスクを失敗したステップからリトライしました。

#### KNAE00227-I

タスクを失敗した次のステップからリトライしました。

#### KNAE00228-E

タスクの削除に失敗しました。

[原因]

タスクが終了していません。

[対処]

タスクの状態を確認してください。

#### KNAE00229-W

リストアしたタスクであるため、モニタを表示できません。

#### KNAE00230-E

失敗したステップからのリトライに失敗しました。

[原因]

リストアしたタスクであるため、リトライできません。

[対処]

サービスの実行からやり直してください。

### KNAE00231-E

失敗した次のステップからのリトライに失敗しました。

[原因]

リストアしたタスクであるため、リトライできません。

[対処]

サービスの実行からやり直してください。

### KNAE00281-I

履歴を削除しました({0})。

・自動削除の場合

0: 自動

・手動削除の場合

0: 手動

### KNAE00301-I

ユーザーグループを削除しました。

### KNAE00306-I

ユーザーグループの割り当てが完了しました(ユーザー ID : {0})。

0: ユーザーグループ割り当てをしたユーザー ID

### KNAE00307-I

リソースグループを削除しました。

### KNAE00308-E

同じ名前のリソースグループがすでに作成されています(リソースグループ名 : {0})。

[対処]

異なるリソースグループ名を指定してください。

0: 指定したリソースグループ名

### KNAE00310-I

エージェントレス接続先定義を削除しました。

## KNAE00315-I

サービス共有プロパティを設定しました。

## KNAE00316-E

ユーザーグループの削除に失敗しました(ユーザーグループ名：{0})。

[原因]

他製品のリソースグループが設定されています。

[対処]

ユーザーグループに設定されているリソースグループを確認してください。

0: ユーザーグループ名

## KNAE00317-E

ユーザーグループの情報を取得できませんでした。

[原因]

ユーザー管理機能でエラーが発生しました。

[対処]

資料採取ツールで資料を採取してから、再度画面を開き直してください。それでも同じメッセージが出力される場合は、システム管理者に連絡してください。

## KNAE00318-E

ユーザーグループが見つかりません。

[原因]

操作対象ユーザーグループがユーザーグループ一覧から削除されたおそれがあります。

[対処]

[ユーザーグループ]メニューをクリックし、画面を更新して、ユーザーグループが存在することを確認してください。

## KNAE00319-E

ユーザーグループの削除に失敗しました(ユーザーグループ名：{0})。

[原因]

ユーザー管理機能でエラーが発生しました。

[対処]

資料採取ツールで資料を採取してから、ユーザーグループを削除し直してください。それでも同じメッセージが出力される場合は、システム管理者に連絡してください。

0: ユーザーグループ名

## KNAE00320-E

指定したユーザーグループ名はすでに作成されています(ユーザーグループ名：{0})。

[対処]

異なるユーザーグループ名を指定してください。

0: ユーザーグループ名

## KNAE00321-E

ユーザーグループの作成に失敗しました(ユーザーグループ名：{0})。

[原因]

ユーザー管理機能でエラーが発生しました。

[対処]

いったん操作を終了し、資料採取ツールで資料を採取したあと、ユーザーグループを作成し直してください。それでも同じメッセージが出力される場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください(保守情報：{1})。

0: ユーザーグループ名

1: 保守情報

## KNAE00322-E

ユーザーグループへのユーザー割り当てに失敗しました(ユーザーグループ名：{0})。

[原因]

ユーザー管理機能でエラーが発生しました。

[対処]

いったん操作を終了し、資料採取ツールで資料を採取したあと、[ユーザーグループ編集]ダイアログボックスでユーザーグループにユーザーを割り当て直してください。それでも同じメッセージが出力される場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください(保守情報：{1})。

0: ユーザーグループ名

1: 保守情報

## KNAE00323-E

ユーザーグループへのリソースグループとロールの割り当てに失敗しました(ユーザーグループ名：{0})。

[原因]

ユーザー管理機能でエラーが発生しました。

[対処]

いったん操作を終了し、資料採取ツールで資料を採取したあと、ユーザーグループにリソースグループとロールを割り当て直してください。それでも同じメッセージが出力される場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください(保守情報：{1})。

0: ユーザーグループ名

1: 保守情報

### KNAE00324-E

ユーザーグループへのリソースグループとロールの割り当てに失敗しました(ユーザーグループ名: {0})。

[原因]

ユーザーグループ, またはリソースグループが削除されたおそれがあります。

[対処]

いったん操作を終了したあと, ユーザーグループとリソースグループが存在することを確認し, 再度操作してください。

0: ユーザーグループ名

### KNAE00325-E

ユーザーグループ名または説明の編集に失敗しました(ユーザーグループ名: {0})。

[原因]

ユーザー管理機能でエラーが発生しました。

[対処]

いったん操作を終了し, 資料採取ツールで資料を採取したあと, ユーザーグループを編集し直してください。それでも同じメッセージが出力される場合は, 資料採取ツールで資料を採取し, システム管理者に連絡してください(保守情報: {1})。

0: ユーザーグループ名

1: 保守情報

### KNAE00326-E

ユーザーグループの割り当てができませんでした(ユーザー ID: {0})。

[原因]

ユーザー管理機能でエラーが発生しました。

[対処]

いったん操作を終了し, 資料採取ツールで資料を採取したあと, ユーザーグループにユーザーを登録し直してください。それでも同じメッセージが出力される場合は, 資料採取ツールで資料を採取し, システム管理者に連絡してください(保守情報: {1})。

0: ユーザー ID

1: 保守情報

### KNAE00327-E

ユーザーの情報が見つかりません(ユーザー ID: {0})。

[原因]

ユーザーがすでに削除されたおそれがあります。

[対処]

いったん操作を終了したあと、[管理]画面の[ユーザー管理]メニューで[ユーザー管理]画面を表示し、操作対象ユーザーが存在するか確認してください。

0：ユーザー ID

## KNAE00328-E

ユーザーグループの割り当てができませんでした(ユーザー ID：{0})。

[原因]

ユーザーグループ、またはユーザーが削除されたおそれがあります。

[対処]

いったん操作を終了したあと、ユーザーグループとユーザーが存在することを確認し、再度操作してください。

0：ユーザー ID

## KNAE00329-E

ユーザーグループへのリソースグループとロールの割り当て、または削除に失敗しました(ユーザーグループ名：{0})。

[原因]

ユーザー管理機能でエラーが発生しました。

[対処]

いったん操作を終了し、資料採取ツールで資料を採取したあと、[ユーザーグループ編集]ダイアログボックスでユーザーグループにリソースグループを設定し直してください。それでも同じメッセージが出力される場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください(保守情報：{1})。

0：ユーザーグループ名

1：保守情報

## KNAE00330-E

ユーザーグループへのリソースグループとロールの割り当て、または削除に失敗しました(ユーザーグループ名：{0})。

[原因]

ユーザーグループ、またはリソースグループが削除されたおそれがあります。

[対処]

いったん操作を終了したあと、ユーザーグループとリソースグループが存在することを確認し、再度操作してください。

0：ユーザーグループ名

### KNAE00331-E

ユーザーグループへのユーザー割り当て、または削除に失敗しました(ユーザーグループ名：{0})。

[原因]

ユーザーグループ、またはユーザーが削除されたおそれがあります。

[対処]

いったん操作を終了したあと、ユーザーグループとユーザーが存在することを確認し、再度操作してください。

それでも同じメッセージが出力される場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください(保守情報：{1})。

0：ユーザーグループ名

1：保守情報

### KNAE00332-E

ユーザーグループへのユーザー割り当てに失敗しました(ユーザーグループ名：{0})。

[原因]

ユーザーグループ、またはユーザーが削除されたおそれがあります。

[対処]

いったん操作を終了したあと、ユーザーグループとユーザーが存在することを確認し、再度操作してください。

0：ユーザーグループ名

### KNAE00334-E

ユーザーグループとリソースグループとロールの関連について、情報を取得できませんでした。

[原因]

ユーザー管理機能でエラーが発生しました。

[対処]

いったん操作を終了し、資料採取ツールで資料を採取したあと、再度操作してください。それでも同じメッセージが出力される場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

### KNAE00336-E

ユーザーグループの情報を取得できませんでした(ユーザーグループ ID：{0})。

[原因]

ユーザー管理機能でエラーが発生しました。

[対処]

いったん操作を終了し、資料採取ツールで資料を採取したあと、再度操作してください。それでも同じメッセージが出力される場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0: ユーザーグループ ID

### KNAE00337-E

ユーザーの情報を取得できませんでした。

[原因]

ユーザー管理機能でエラーが発生しました。

[対処]

いったん操作を終了し、資料採取ツールで資料を採取したあと、再度操作してください。それでも同じメッセージが出力される場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

### KNAE00338-E

ユーザーの情報を取得できませんでした(ユーザーグループ名: {0})。

[原因]

ユーザー管理機能でエラーが発生しました。

[対処]

いったん操作を終了し、資料採取ツールで資料を採取したあと、再度操作してください。それでも同じメッセージが出力される場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0: ユーザーグループ名

### KNAE00340-E

ユーザーグループの情報を取得できませんでした(ユーザー ID: {0})。

[原因]

ユーザー管理機能でエラーが発生しました。

[対処]

いったん操作を終了し、資料採取ツールで資料を採取したあと、再度操作してください。それでも同じメッセージが出力される場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0: ユーザー ID

### KNAE00341-E

リソースグループの作成に失敗しました。



[原因]

ユーザー管理機能でエラーが発生しました。

[対処]

いったん操作を終了し、資料採取ツールで資料を採取したあと、再度操作してください。それでも同じメッセージが出力される場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください(保守情報：{0})。

0: 保守情報

## KNAE00342-E

リソースグループが見つかりません。

[原因]

リソースグループが削除されたおそれがあります。

[対処]

いったん操作を終了したあと、[管理]画面の[リソースグループ]メニューをクリックし、画面を更新してください。

## KNAE00344-E

リソースグループの削除に失敗しました(リソースグループ名：{0})。

[原因]

サービス、履歴またはエージェントレス接続先定義が含まれています。

[対処]

いったん操作を終了し、リソースグループに割り当てられているサービス、履歴、エージェントレス接続先定義を削除してください。

0: リソースグループ名

## KNAE00345-I

ユーザーグループを作成しました(ユーザーグループ名：{0})。

0: 作成したユーザーグループ名

## KNAE00346-I

ユーザーグループを編集しました(ユーザーグループ名：{0})。

0: 編集したユーザーグループ名

## KNAE00347-I

リソースグループを作成しました。

### KNAE00348-I

リソースグループを編集しました。

### KNAE00349-I

エージェントレス接続先定義を作成しました。

### KNAE00350-I

エージェントレス接続先定義を編集しました。

### KNAE00351-E

エージェントレス接続先定義が見つかりません。

[原因]

エージェントレス接続先定義はすでに削除されたおそれがあります。

[対処]

いったん操作を終了したあと、[管理]画面の[エージェントレス接続先定義]メニューをクリックし、画面を更新して、操作対象のエージェントレス接続先定義が存在することを確認してください。

### KNAE00357-E

サービス共有プロパティの操作に失敗しました。

[原因]

操作対象のサービス共有プロパティは削除されたおそれがあります。

[対処]

[管理]画面の[サービス共有プロパティ]メニューをクリックして画面を更新し、操作対象のサービス共有プロパティが存在することを確認してください。

### KNAE00359-E

エージェントレス接続先定義へのリソースグループの割り当てに失敗しました(リソースグループ名：{0})。

[原因]

リソースグループが削除されたおそれがあります。

[対処]

いったん操作を終了したあと、操作対象のリソースグループが存在することを確認してください。

0：リソースグループ名

## KNAE00361-E

エージェントレス接続先定義はこれ以上登録できません。

[原因]

登録できるエージェントレス接続先定義の数が上限({0})を超えています。

[対処]

不要なエージェントレス接続先定義を削除してから登録してください。

0: 登録できるエージェントレス接続先定義の上限数

## KNAE00363-E

リソースグループの編集に失敗しました。

[原因]

ユーザー管理機能でエラーが発生しました。

[対処]

資料採取ツールで資料を採取したあと、再度操作してください。それでも同じメッセージが出力される場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください(保守情報：{0})。

0: 保守情報

## KNAE00365-E

リソースグループ情報の初期化に失敗しました。

[原因]

リソースグループ情報の初期化時にデータベースエラーが発生しました。

[対処]

資料採取ツールで資料を採取し、製品のサービスを再起動してから操作を再実行してください。

## KNAE00366-E

リソースグループ情報の初期化時にエラーが発生しました (リソースグループ名：{0})。

[原因]

リソースグループがすでにデータベースに存在します。

[対処]

リソースグループの状態を確認してください。

0: リソースグループ名

## KNAE00367-E

リソースグループ情報の初期化に失敗しました。

[原因]

リソースグループ情報の初期化時にエラーが発生しました。

[対処]

資料採取ツールで資料を採取した後、製品のサービスを再起動してください。それでも同じメッセージが出力される場合は、システム管理者に連絡してください。

### KNAE00368-E

指定したユーザーグループ名はすでに作成されています(ユーザーグループ名：{0})。

[対処]

異なるユーザーグループ名を指定してください。

0: ユーザーグループ名

### KNAE00400-E

ステップの操作に失敗しました。

[対処]

部品が削除されたおそれがあるので確認してください。

### KNAE00401-Q

選択した部品バージョンの部品が存在しないため、ほかの部品バージョンの部品を表示しますか？

### KNAE00402-Q

選択したプロパティのマッピングパラメータをクリアしますか？

### KNAE00403-I

複製元の{0}が予約ベンダー ID を使用していたため、ベンダー ID、ベンダー名を削除しました。

・ 部品の場合

0: 部品

・ サービステンプレートの場合

0: サービステンプレート

### KNAE00404-E

部品の操作に失敗しました。

[原因]

部品 ID とベンダー ID の合計文字数が最大文字数を超過しています(最大文字数：{0}、現在の合計文字数：{1})。

[対処]

部品 ID, ベンダー ID を変更してください。

0: 最大文字数

1: 現在の合計文字数

### KNAE00405-E

サービステンプレートの操作に失敗しました。

[原因]

サービステンプレート ID とベンダー ID の合計文字数が最大文字数を超過しています(最大文字数：{0}, 現在の合計文字数：{1})。

[対処]

サービステンプレート ID, ベンダー ID を変更してください。

0: 最大文字数

1: 現在の合計文字数

### KNAE00406-Q

{0}の定義情報を取り込みますか？取り込みを実行した場合、添付ファイルを除く定義情報を上書きし、添付ファイルは空になります。

0: プラットフォーム

### KNAE00410-E

部品を{0}できません。

[原因]

部品 ID, 部品バージョン, ベンダー ID の組み合わせが同じ部品が、すでに登録されています。大文字と小文字は区別されません。

[対処]

部品 ID, 部品バージョン, ベンダー ID の組み合わせが重複しないようにしてください。

・作成の場合

0: 作成

・複製の場合

0: 複製

### KNAE00411-E

部品を{0}できません。

[原因]

部品数が最大数を超過しています(最大数：{1})。

[対処]

不要な部品を削除してください。

・作成の場合

0: 作成

・複製の場合

0: 複製

1: 最大数

### KNAE00412-E

部品の操作に失敗しました。

[対処]

部品が削除されたおそれがあるので確認してください。

### KNAE00413-E

部品を削除できません。

[原因]

サービステンプレートのステップに使用されています (ベンダー ID : {0}, サービステンプレート ID : {1}, サービステンプレートバージョン : {2})。

[対処]

この部品を使用しているすべてのサービステンプレートからステップを削除してください。デバッグ版のサービステンプレートがインポートされている場合は再度ビルド操作を実行してください。この部品を使用しているサービステンプレートはログ(Server[n].log)で確認してください。

0:ベンダー ID

1:サービステンプレート ID

2:サービステンプレートバージョン

### KNAE00414-E

部品の操作に失敗しました。

[対処]

部品がリリースされたおそれがあるので確認してください。

### KNAE00415-E

部品の操作に失敗しました。

[原因]

他のユーザーによって、アイコンファイルが削除されたおそれがあります。

[対処]

[部品編集]ダイアログを開き直してください。

## KNAE00416-E

部品の操作に失敗しました。

[原因]

他のユーザーによって、スクリプトファイルが削除された、またはファイル名が変更されたおそれがあります(プラットフォーム：{0}、ファイル名：{1})。

[対処]

[部品編集]ダイアログを開き直してください。

0: プラットフォーム

1: ファイル名

## KNAE00420-E

サービステンプレートの操作に失敗しました。

[対処]

サービステンプレートが削除されたおそれがあるので画面を開き直して確認してください。

## KNAE00421-E

サービステンプレートを{0}できません。

[原因]

サービステンプレート ID、サービステンプレートバージョン、ベンダー ID の組み合わせが同じサービステンプレートが、すでに登録されています。大文字と小文字は区別されません。

[対処]

サービステンプレート ID、サービステンプレートバージョン、ベンダー ID の組み合わせが重複しないようにしてください。

・作成の場合

0: 作成

・複製の場合

0: 複製

## KNAE00422-E

サービステンプレートを{0}できません。

[原因]

サービステンプレート数が最大数を超過しています(最大数：{1})。

[対処]

不要なサービステンプレートを削除してください。

・作成の場合

0: 作成

・複製の場合

0: 複製

1: 最大数

### KNAE00423-E

サービステンプレートを削除できません。

[原因]

デバッグ版のタスクが終了していません(タスク ID : {0})。

[対処]

タスクの終了を確認してください。

0: タスク ID

### KNAE00424-E

サービステンプレートの操作に失敗しました。

[対処]

操作権限の設定が必要です。

### KNAE00425-E

{0}の入力値が不正です。

[対処]

正規表現の文法を見直してください。

0: 項目名

### KNAE00426-E

デフォルト値が不正です。

[対処]

入力文字制限内の文字列を入力してください。

### KNAE00427-E

ステップが使用する部品が存在しません(ステップ名 : {0})。

[対処]

部品が削除されたおそれがあるので確認してください。

0: ステップ名(ルートからの絶対パス)

<サービステンプレート名>/<ステップ名(階層フロー部品または繰り返し実行部品)>/.../<該当するステップのステップ名>



## KNAE00428-E

サービステンプレートの操作に失敗しました。

[対処]

サービステンプレートがリリースされたおそれがあるので確認してください。

## KNAE00429-E

サービステンプレートの操作に失敗しました。

[原因]

他のユーザーによって、画面カスタムファイルが削除、またはファイル名が変更されたおそれがあります(ファイル名: {0})。

[対処]

[サービステンプレートエディタ編集]ビューを開き直してください。

0: ファイル名

## KNAE00431-E

ビルドできません。

[原因]

タスクが終了していません(タスク ID: {0})。

[対処]

タスクの終了を確認してください。

0: タスク ID

## KNAE00432-E

リリースできません。

[原因]

タスクが終了していません(タスク ID: {0})。

[対処]

タスクの終了を確認してください。

0: タスク ID

## KNAE00438-E

リリースできません。

[対処]

サービステンプレートがすでにリリースされたおそれがあるので確認してください。

### KNAE00439-E

ビルドできません。

[対処]

サービステンプレートがすでにリリースされたおそれがあるので確認してください。

### KNAE00440-E

デフォルト値が不正です。

[対処]

{0}以上{1}以内の数値を入力してください。

0: 最小値

1: 最大値

### KNAE00441-E

デフォルト値が不正です。

[対処]

リスト表示値内の文字列を入力してください。

### KNAE00442-E

{0}, {1}の入力値が不正です。

[対処]

{0}に{1}より大きい値が入力されていないかを見直してください。

0: 最小長, または最小値

1: 最大長, または最大値

### KNAE00443-Q

認証種別を変更すると予約部品プロパティ(プロパティ名: {0})が削除されます。認証種別を変更しますか?

0: プロパティ名一覧

### KNAE00444-E

認証種別を変更できません。

[対処]

プロパティの数が{0}以下になるよう設定してください。

0: プロパティ数の上限値

### KNAE00445-E

部品を保存できません。

[対処]

リモートコマンドを1つ以上設定してください。

### KNAE00446-E

デフォルト値が不正です。

[対処]

{0}文字以上{1}文字以内の文字列を入力してください。

0: 最小長

1: 最大長

### KNAE00447-Q

選択した{0}を削除しますか？

・入力プロパティの場合

0: 入力プロパティ

・出力プロパティの場合

0: 出力プロパティ

・環境変数の場合

0: 環境変数

・プロパティグループの場合

0: プロパティグループ

・変数の場合

0: 変数

### KNAE00448-Q

選択した{0}を削除しますか？

0: 画面カスタムファイル

### KNAE00449-E

スクリプトの1行の文字列が最大長({0}文字)を超えています。

[対処]

1行の文字列が最大長を超えないよう設定してください。

0: スクリプト1行の最大長

## KNAE00450-E

ファイルをアップロードできません(ファイル名: {0})。

[対処]

アップロードするファイルが存在するか、ファイルにアクセス権限があるかを確認してください。

0: ファイル名

## KNAE00451-E

ファイルをアップロードできません(ファイル名: {0})。

[原因]

空のファイルを指定したか、ファイルサイズが最大ファイルサイズ({1}MB)を超えています。

[対処]

ファイルを見直してください。

0: ファイル名

1: 最大ファイルサイズ

## KNAE00452-E

ファイルをアップロードできません(ファイル名: {0})。

[対処]

ファイル名に使用しているサロゲートペア文字は指定できないので変更してください。

0: ファイル名

## KNAE00453-E

ファイルをダウンロードできません(ファイル名: {0})。

[原因]

次の要因が考えられます。

(1) ファイルの保存先が存在しないか、アクセスできない。

(2) ファイルの保存先のディスク容量が不足している。

(3) ファイルが存在しないか、アクセスできない。

[対処]

ファイル、またはファイルの保存先を確認し要因を取り除いてください。

0: ファイル名

## KNAE00454-Q

サービステンプレートのリソース設定を開きますか？リソース設定を開くと、サービステンプレートが上書き保存されます。

## KNAE00455-Q

選択したファイルでリソースを更新しますか？

## KNAE00456-I

リソースを更新しました。

## KNAE00457-E

デフォルト値が不正です。

[対処]

{0}以降{1}以前の日付を入力してください。

0: 最小値

1: 最大値

## KNAE00458-E

ファイル名が不正です。

[対処]

ファイル名を{0}にしてください。

0: リソースファイル名

## KNAE00460-I

部品を複製しました。続けて部品編集を行ってください。

## KNAE00461-Q

サービステンプレートの編集を終了しますか？編集集中のサービステンプレートが破棄されます。必要なら保存してください。

## KNAE00462-I

部品を保存しました。

## KNAE00463-E

アイコンファイルのファイルサイズが不正です(ファイル名：{0})。

[原因]

空のファイルを指定したか、ファイルサイズが最大ファイルサイズ({1}MB)を超えています。

[対処]

アイコンファイルを見直してください。

0: ファイル名

1: 最大ファイルサイズ

#### KNAE00464-E

アイコンファイルを読み込めません(ファイル名：{0})。

[原因]

次の要因が考えられます。

- (1) ファイルが存在しない。
- (2) フォルダへのアクセス権限がない。
- (3) フォルダまたはフォルダ配下のファイルがほかのプログラムで使用されている。
- (4) 不正なアイコンファイルを指定している。

[対処]

ファイル, またはフォルダを確認し要因を取り除いてください。

0: ファイル名

#### KNAE00465-E

同じキーのプロパティがすでに登録されています(プロパティキー：{0})。

[対処]

部品の入力プロパティ, または出力プロパティのプロパティキーを変更してください。

0: 重複するプロパティキー

#### KNAE00466-E

同じ名前の環境変数がすでに登録されています(変数名：{0})。

[対処]

変数名を変更してください。

0: 重複する変数名

#### KNAE00467-Q

選択した部品を削除しますか？

#### KNAE00468-I

部品を削除しました。

#### KNAE00469-W

挿入できなかった入力プロパティがあります。

[原因]

挿入後のコマンドラインが最大長({0}文字)を超えています。

[対処]

コマンドラインが最大長を超えないよう設定してください。

0: コマンドラインの最大長

### KNAE00470-I

サービステンプレートを{0}しました。続けてサービステンプレート編集を行ってください。

・作成の場合

0: 作成

・複製の場合

0: 複製

### KNAE00471-E

ステップを配置できません。

[対処]

[フロー]ビューの最大サイズを超えないようステップを配置してください。

### KNAE00472-E

同じキーのプロパティがすでに登録されています(プロパティキー: {0})。

[対処]

サービステンプレートの入力プロパティ, 出力プロパティ, または変数のプロパティキーを変更してください。

0: 重複するプロパティキー

### KNAE00473-E

同じ ID のプロパティグループがすでに登録されています(プロパティグループ ID: {0})。

[対処]

プロパティグループ ID を変更してください。

0: 重複するプロパティグループ ID

### KNAE00474-I

サービステンプレートを保存しました。

## KNAE00475-Q

選択したサービステンプレートを削除しますか？

削除すると次の処理を行います。

- ・デバッグ版のサービステンプレートから追加されたサービスが削除され、そのサービスから実行されたタスクがアーカイブされます。
- ・デバッグ版のサービステンプレートから実行されたデバッグタスクが削除されます。

## KNAE00476-I

サービステンプレートを削除しました。

## KNAE00477-E

ビルドできません。

[原因]

必須の入力プロパティにマッピングパラメータが指定されていません。

[対処]

警告表示されているステップのマッピングパラメータを指定してください。

## KNAE00478-E

リリースできません。

[原因]

必須の入力プロパティにマッピングパラメータが指定されていません。

[対処]

警告表示されているステップのマッピングパラメータを指定してください。

## KNAE00479-I

ファイルアップロード時に、ファイル名が{0}に変更されます。

0: 変更後のファイル名

## KNAE00480-E

ステップを配置できません。

[原因]

繰り返し実行部品の中に繰り返し実行部品は設定できません。

## KNAE00481-E

ステップを配置できません。



[原因]

サービステンプレート内に配置できるステップの最大数を超過しています(最大数：{0})。

[対処]

最大数を超えないようステップを配置してください。

0: 最大数

#### KNAE00482-E

ステップを配置できません。

[原因]

フローが最大階層数を超過しています(最大階層数：{0})。

[対処]

最大階層数を超えないようフローを設定してください。

0: 最大階層数

#### KNAE00483-Q

選択したステップを削除しますか？

#### KNAE00484-E

同じ ID のステップがすでに登録されています(ステップ ID：{0})。

[対処]

ステップ ID を変更してください。

0: 重複するステップ ID

#### KNAE00485-I

使用する部品のプロパティが変更されたため、プロパティ一覧を更新しました。

#### KNAE00486-E

警告値に判定値より大きい値を指定することはできません。

[対処]

警告値, 判定値を見直してください。

#### KNAE00488-E

ステップを配置できません。

[原因]

一つの階層に配置できるステップの最大数を超過しています(最大数：{0})。

[対処]

最大数を超えないようステップを配置してください。

0: 最大数

### KNAE00491-Q

サービステEMPLATEをリリースしますか？

リリースすると次の処理を行います。

- ・デバッグ版のサービステEMPLATEから追加されたサービスが削除され、そのサービスから実行されたタスクがアーカイブされます。
- ・デバッグ版のサービステEMPLATEから実行されたデバッグタスクが削除されます。
- ・デバッグ版のサービステEMPLATEが削除されます。
- ・リリース版のサービステEMPLATEがインポートされます。
- ・開発中のサービステEMPLATEが削除されます。

これ以降は、サービステEMPLATEの編集ができなくなります。

### KNAE00492-Q

サービステEMPLATEをビルドしますか？

ビルドすると次の処理を行います。

- ・デバッグ版のサービステEMPLATEから追加されたサービスが削除され、そのサービスから実行されたタスクがアーカイブされます。
  - ・デバッグ版のサービステEMPLATEから実行されたデバッグタスクが削除されます。
  - ・インポートされたデバッグ版のサービステEMPLATEが削除されたあと、新たにインポートされます。
- ビルドが正常終了すると、サービステEMPLATEをデバッグすることができます。

### KNAE00493-I

[サービステEMPLATEエディタ 編集]ビューを閉じて、[サービステEMPLATEエディタ ホーム]ビューに戻ります。

### KNAE00494-E

ファイルをアップロードできません(ファイル名: {0})。

[原因]

ファイル名にマルチバイト文字が使用されています。

[対処]

ファイル名を変更してください。

0: ファイル名

## KNAE00495-E

アイコンファイルの画像サイズが不正です(ファイル名：{0})。

[対処]

アイコンファイルの画像サイズを，{1}×{2}と一致するように変更してください。

0: ファイル名

1: アイコン縦サイズ

2: アイコン横サイズ

## KNAE00496-E

ファイル名が不正です。

[原因]

ファイル名にマルチバイト文字が使用されています(ファイル名：{0})。

[対処]

ファイル名を変更してください。

0: ファイル名

## KNAE00497-E

入力プロパティにプロパティグループが設定されていません(プロパティ名：{0})。

[対処]

サービステンプレートでプロパティグループを使用する場合には，すべての入力プロパティにプロパティグループを設定してください。

0: プロパティ名

## KNAE00498-E

入力プロパティに設定されていないプロパティグループがあります(プロパティグループ名：{0})。

[対処]

プロパティグループを削除するか，入力プロパティにプロパティグループを設定してください。

0: プロパティグループ名

## KNAE00499-E

ファイルをアップロードできません(ファイル名：{0})。

[原因]

ファイル名の長さが最大長({1}文字)を超えています。

[対処]

ファイル名を変更してください。

0: ファイル名

1: 最大ファイル名長

### KNAE00503-E

タスクの操作に失敗しました。

[原因]

すでにタスクは削除されたおそれがあります。

[対処]

画面を開き直してください。

### KNAE00505-E

デバッグタスクの実行に失敗しました。

[原因]

操作対象サービステンプレートがサービステンプレート一覧から削除されたおそれがあります。

[対処]

いったん操作を終了したあと、サービステンプレートが存在することを確認し、再度操作してください。

### KNAE00506-E

デバッグタスクの実行に失敗しました。

[原因]

指定したリソースグループが削除されたおそれがあります。

[対処]

いったん操作を終了したあと、リソースグループが存在することを確認し、再度操作してください。

### KNAE00507-E

ステップの再開に失敗しました。

[原因]

ステップの状態が中断中、中断中(実行後)のどちらでもありません。

[対処]

ステップの状態を確認してください。

### KNAE00508-E

指定したタスクは再実行できません。

[原因]

指定したタスクはデバッグタスクです。

## KNAE00509-E

指定した画面の表示に失敗しました。

[原因]

指定したサービスはデバッグタスク用のサービスです。

[対処]

URL のクエリパラメータを見直してください。

## KNAE00510-E

デバッグタスクの実行に失敗しました。

[原因]

追加できるサービスの数が上限({0})を超えています。

[対処]

不要なサービス, または不要なデバッグタスクを削除してから再実行してください。

0: 追加できるサービスの上限数

## KNAE00511-E

デバッグタスクの実行に失敗しました。

[原因]

指定したサービス名はすでに使用されています(サービス名: {0})。

[対処]

異なるサービス名を指定してください。

0: 指定したサービス名

## KNAE00512-E

デバッグタスクの実行に失敗しました。

[原因]

タスクの数が上限({0})を超えています。

[対処]

不要なタスクをアーカイブ, または不要なデバッグタスクを削除してから再度実行してください。

0: タスクの上限数

## KNAE00513-E

デバッグタスクの実行に失敗しました。

[原因]

操作対象サービステンプレートのデバッグタスクが実行中です。

[対処]

操作対象サービステンプレートのデバッグタスクが終了したあと、再度実行してください。

#### KNAE00514-E

デバッグタスクの実行に失敗しました。

[原因]

操作対象サービステンプレートが他のユーザーによって、ビルドされています。

[対処]

いったん操作を終了し、再度ビルドを行い、操作してください。

#### KNAE00554-Q

デバッグを終了しますか？

デバッグタスクを強制停止します。

#### KNAE00555-Q

タスクを{0}しますか？

・強制停止の場合

0: 強制停止

#### KNAE00556-I

タスクを削除しました。

#### KNAE00557-I

[デバッグ]画面を閉じて、[サービステンプレートエディタ ホーム]ビューに戻ります。

#### KNAE00586-I

バージョンを変更できる部品が存在しません。

#### KNAE00587-Q

[部品バージョン管理]ダイアログを開きますか？ [部品バージョン管理]ダイアログを開くと、サービステンプレートが上書き保存されます。

#### KNAE00588-Q

選択したステップに最新バージョンの部品を適用しますか？

## KNAE00589-Q

選択したステップに、指定したバージョンの部品を適用しますか？

## KNAE00590-I

部品の適用が完了しました。

## KNAE00591-E

部品情報の取得に失敗しました(部品名：{0}，ベンダー ID：{1}，部品 ID：{2}，部品バージョン：{3})。

[原因]

部品が削除されたおそれがあります。

[対処]

画面を開き直すか、別のバージョンを選択してください。

0: 部品名

1: ベンダー ID

2: 部品 ID

3: 部品バージョン

## KNAE00901-E

データベースからデータを取得できませんでした。

[原因]

データベースが正常に動作していません。

[対処]

資料採取ツールで資料を採取した後、製品のサービスを再起動してから操作を再実行してください。それでも同じメッセージが出力される場合は、システム管理者に連絡してください(保守情報：{0})。

0: 例外

## KNAE00903-E

サーバとの通信ができませんでした。

[原因]

次の要因が考えられます。

- (1) セッションが無効である。
- (2) サーバが停止している。
- (3) サーバのリソースが不足している。
- (4) ネットワークに何らかの問題がある。

[対処]

ログインし直してください。ログインできない場合は、サーバを再起動してからログインしてください。それでも同じメッセージが出力される場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

#### KNAE00904-E

サーバとの通信に失敗しました。

[原因]

次の要因が考えられます。

- (1) ネットワークに障害が発生している。
- (2) 一時的にサーバの負荷が高くなっている。
- (3) サーバが停止している。

[対処]

しばらくしてから、再度操作を実行してください。

同じエラーが何度も発生する場合、サーバが起動しているか確認してください。

#### KNAE00907-E

予期しないエラーが発生しました。

[対処]

資料採取ツールで資料を採取し、しばらくしてから操作を再実行してください。それでも同じメッセージが出力される場合は、システム管理者に連絡してください(保守情報：{0})。

0: 保守情報

#### KNAE00910-E

ファイル入出力エラーが発生しました。

[対処]

再度操作しても同じメッセージが出力される場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください(保守情報：{0})。

0: 保守情報

#### KNAE00950-I

HTML マニュアルが製品のインストール先にありません。

[対処]

マニュアルの手順に従って取り込みを行ってください。



## 3.1.2 KNAE01000～KNAE01999 のメッセージ一覧

### KNAE01009-W

サービステンプレート管理の起動時にファイルまたはフォルダの削除に失敗しました (パス: {0})。

#### [原因]

次に示す原因が考えられます。

- ・ファイルまたはフォルダへのアクセス権限がない。
- ・ファイルまたはフォルダが他のプログラムで使用されている。

#### [対処]

本製品のサービスを次回起動するときまでに、ファイルまたはフォルダの状態を見直してください。  
なお、このメッセージの直前にエラーメッセージが出力されている場合は、そのメッセージに従って対処してください。

0:ファイルパスまたはフォルダパス

### KNAE01010-E

サービステンプレート管理の起動時にデータベースへのアクセスエラーが発生しました。

#### [原因]

データベースが正常に動作していません。

#### [対処]

次に示す対処を行ってください。

- ・本製品のサービスを再起動してください。
- ・再度エラーが発生する場合は、hcmdsgetlogs または hcmds64getlogs コマンドを実行して資料を採取した後、システム管理者に連絡してください。

### KNAE01011-W

サービステンプレート管理の起動時にファイル読み込みに失敗しました。

#### [原因]

次に示す原因が考えられます。

- ・ファイルまたはフォルダが存在しない。
- ・ファイルまたはフォルダへのアクセス権限がない。
- ・ファイルが破損している。

#### [対処]

このメッセージの直前に出力されているエラーメッセージに従って対処してください。

### KNAE01012-W

メール通知定義ファイルの読み込みに失敗しました (パス: {0})。

#### [原因]

次に示す原因が考えられます。

- ・メール通知定義ファイルの内容が不正。
- ・メール通知定義ファイルのアクセス権限がない。
- ・メール通知定義ファイルが他のプログラムで使用されている。

#### [対処]

原因の内容を見直した後、製品のサービスを再起動してください。

0:ファイルパス

### KNAE01101-E

サービスの追加に失敗しました。

#### [原因]

サービス追加時にデータベースエラーが発生しました。

#### [対処]

次に示す対処を行ってください。

- ・資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。
- ・製品のサービスがすべて起動していることを確認してください。
- ・製品のサービスがすべて起動している場合は、サービスを再起動してから再実行してください。

### KNAE01102-E

サービスの追加に失敗しました。

#### [原因]

サービステンプレートが削除された可能性があります。

#### [対処]

サービステンプレートをインポートし直した後、再実行してください。

### KNAE01103-E

サービスの追加に失敗しました。

#### [原因]

サービス名がリソースグループ内で重複しています。

#### [対処]

リソースグループ内で重複しないサービス名を指定して再実行してください。

### KNAE01105-E

サービスの追加に失敗しました。

[原因]

サービスの作成権限がありません。

[対処]

サービスが属するリソースグループに Modify 以上の権限を付与してから再実行してください。

### KNAE01106-E

インポートできるサービステンプレート数の上限値を超えました。

[対処]

不要なサービステンプレートを削除した後、再度インポートしてください。

### KNAE01107-E

サービステンプレートまたはサービステンプレートセットの拡張子が不正です (ファイル名: {0})。

[対処]

拡張子が st であるサービステンプレートまたは zip であるサービステンプレートセットを指定して再度実行してください。

0:ファイル名

### KNAE01108-E

サービステンプレートまたはサービステンプレートセットの読み込みに失敗しました (パス: {0})。

[対処]

フォルダのアクセス権限を確認後、再度実行してください。

0:ファイルパス

### KNAE01109-E

サービステンプレートセット解凍のための一時フォルダ作成に失敗しました (フォルダ: {0})。

[原因]

次に示す原因が考えられます。

- ・フォルダの権限が不正。
- ・ディスク空き容量が不足している。

[対処]

次に示す内容を確認した後、再実行してください。

- ・フォルダのアクセス権限
- ・ディスク空き容量

0:フォルダパス

## KNAE01110-E

サービステンプレートセットの解凍に失敗しました（サービステンプレートセット：{0}，解凍先フォルダ：{1}）。

### [原因]

次に示す原因が考えられます。

- ・ サービステンプレートセットが正しい ZIP ファイルではない。
- ・ 解凍先のフォルダの権限が不正。
- ・ ディスク空き容量が不足している。

### [対処]

次に示す内容を確認した後、再実行してください。

- ・ サービステンプレートセットが正しい ZIP ファイルであること
- ・ 解凍先のフォルダのアクセス権限
- ・ ディスク空き容量

0:ファイル名

1:フォルダパス

## KNAE01112-E

一時フォルダへの書き込みに失敗しました（フォルダ：{0}）。

### [原因]

次に示す原因が考えられます。

- ・ サービステンプレートセット解凍のための一時フォルダの権限が不正です。
- ・ ディスク空き容量が不足している。

### [対処]

次に示す内容を確認した後、再実行してください。

- ・ ファイルまたはフォルダのアクセス権限
- ・ ディスク空き容量

0:フォルダパス

## KNAE01113-E

サービステンプレートセットに含まれるサービステンプレートのファイル名取得に失敗しました（ファイル名：{0}）。

### [原因]

ファイルまたはフォルダの権限が不正です。

### [対処]

ファイルまたはフォルダのアクセス権限を確認後、再度実行してください。

0:ファイル名

## KNAE01114-W

サービステンプレートセット解凍のための一時フォルダの削除に失敗しました (フォルダ: {0})。

[原因]

フォルダの権限が不正です。または、すでに削除されているおそれがあります。

[対処]

対象のフォルダを削除してください。

0:フォルダパス

## KNAE01115-E

サービステンプレート解凍のための一時フォルダ作成に失敗しました (フォルダ: {0})。

[原因]

フォルダへのアクセス権限がありません。

[対処]

フォルダのアクセス権限を見直した後、再度サービステンプレートのインポートを実行してください。

0:フォルダパス

## KNAE01116-E

サービステンプレートの解凍に失敗しました (サービステンプレート: {0}, 解凍先フォルダ: {1})。

[原因]

次に示す原因が考えられます。

- ・ディスク空き容量が不足している。
- ・ファイルが破損している。

[対処]

ディスクの空き容量を見直した後、再度サービステンプレートのインポートを実行してください。再度エラーが発生する場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0:ファイル名

1:フォルダパス

## KNAE01117-E

サービステンプレートの読み込みに失敗しました (パス: {0})。

[原因]

ファイルにアクセスできません。

[対処]

ファイルのアクセス権限を見直した後、再度サービステンプレートのインポートを実行してください。

0:ファイルパス

## KNAE01118-E

サービステンプレート解凍のための一時フォルダのアクセスに失敗しました (フォルダ: {0})。

[原因]

一時フォルダにアクセスできません。

[対処]

フォルダのアクセス権限を見直した後、再度サービステンプレートのインポートを実行してください。

0:フォルダパス

## KNAE01119-E

サービステンプレートの内容が不正です (ファイル名: {0}, 詳細情報: {1})。

[原因]

サービステンプレートに誤りがあります。

[対処]

詳細情報に出力されている内容に従ってサービステンプレートを修正した後、再度サービステンプレートのパッケージングを実行してください。

0:ファイル名

1:詳細情報

## KNAE01120-W

サービステンプレート解凍のための一時フォルダの削除に失敗しました (フォルダ: {0})。

[原因]

フォルダが他のプログラムで使用されています。

[対処]

一時フォルダは、本製品のサービス起動時に自動的に削除されます。本製品のサービスを次回起動する時までには、フォルダの使用状態を見直してください。

0:フォルダパス

## KNAE01121-E

部品定義ファイルの内容が不正です (ファイル: {0}, 詳細情報: {1})。

[原因]

部品定義ファイルに誤りがあります。

[対処]

詳細情報に出力されている内容に従って部品定義ファイルを修正した後、再度サービステンプレートのパッケージングを実行してください。

0:ファイルパス

1:詳細情報

## KNAE01123-E

部品の読み込みに失敗しました (ベンダー ID : {0}, 部品 ID : {1}, バージョン : {2})。

[原因]

部品が破損しています。

[対処]

再度サービステンプレートのインポートを実行してください。

0:ベンダー ID

1:部品 ID

2:バージョン

## KNAE01124-E

データベースへのアクセスエラーが発生したため、部品のインポートに失敗しました。

[原因]

データベースが正常に動作していません。

[対処]

次に示す対処を行ってください。

- ・本製品のサービスを再起動した後、再度サービステンプレートのインポートを実行してください。
- ・再度エラーが発生する場合は、hcmdsgetlogs または hcmds64getlogs コマンドを実行して資料を採取した後、システム管理者に連絡してください。

## KNAE01125-E

以前にインポートした部品定義ファイルの削除に失敗しました (フォルダ : {0})。

[原因]

次に示す原因が考えられます。

- ・フォルダへのアクセス権限がない。
- ・フォルダまたはフォルダ配下のファイルが他のプログラムで使用されている。

[対処]

フォルダを削除した後、再度サービステンプレートのインポートを実行してください。

0:フォルダパス

## KNAE01126-E

部品定義ファイルのコピーに失敗しました (コピー先フォルダ : {0})。

[原因]

次に示す原因が考えられます。

- ・フォルダへのアクセス権限がない。
- ・フォルダまたはフォルダ配下のファイルが他のプログラムで使用されている。

・ディスクの空き容量が不足している。

[対処]

原因の内容を見直した後、再度サービステンプレートのインポートを実行してください。

0:フォルダパス

### KNAE01127-E

部品定義ファイル格納フォルダのアクセスに失敗しました (フォルダ: {0})。

[原因]

部品定義ファイル格納フォルダにアクセスできません。

[対処]

フォルダのアクセス権限を見直した後、再度サービステンプレートのインポートを実行してください。

0:フォルダパス

### KNAE01128-E

サービス定義ファイルの内容が不正です (ファイル: {0}, 詳細情報: {1})。

[原因]

サービス定義ファイルに誤りがあります。

[対処]

詳細情報に出力されている内容に従ってサービス定義ファイルを修正した後、再度サービステンプレートのパッケージングを実行してください。

0:ファイルパス

1:詳細情報

### KNAE01130-E

サービステンプレートの読み込みに失敗しました (ベンダー ID: {0}, サービステンプレート ID: {1}, バージョン: {2})。

[原因]

サービステンプレートが破損しています。

[対処]

再度サービステンプレートのインポートを実行してください。

0:ベンダー ID

1:サービステンプレート ID

2:バージョン

### KNAE01131-E

データベースへのアクセスエラーが発生したため、サービステンプレートのインポートに失敗しました。



[原因]

データベースが正常に動作していません。

[対処]

次に示す対処を行ってください。

- ・本製品のサービスを再起動した後、再度サービステンプレートのインポートを実行してください。
- ・再度エラーが発生する場合は、hcmdsgetlogs または hcmds64getlogs コマンドを実行して資料を採取した後、システム管理者に連絡してください。

## KNAE01132-E

以前にインポートしたサービス定義ファイルの削除に失敗しました (フォルダ: {0})。

[原因]

次に示す原因が考えられます。

- ・フォルダへのアクセス権限がない。
- ・フォルダまたはフォルダ配下のファイルが他のプログラムで使用されている。

[対処]

フォルダを削除した後、再度サービステンプレートのインポートを実行してください。

0:フォルダパス

## KNAE01133-E

サービス定義ファイルのコピーに失敗しました (コピー先フォルダ: {0})。

[原因]

次に示す原因が考えられます。

- ・フォルダへのアクセス権限がない。
- ・フォルダまたはフォルダ配下のファイルが他のプログラムで使用されている。
- ・ディスクの空き容量が不足している。

[対処]

原因の内容を見直した後、再度サービステンプレートのインポートを実行してください。

0:フォルダパス

## KNAE01134-E

サービス定義ファイル格納フォルダのアクセスに失敗しました (フォルダ: {0})。

[原因]

サービス定義ファイル格納フォルダにアクセスできません。

[対処]

フォルダのアクセス権限を見直した後、再度サービステンプレートのインポートを実行してください。

0:フォルダパス

## KNAE01135-E

サービステンプレートの削除に失敗しました。

[原因]

削除対象のサービステンプレートから作成されたサービスが存在します。

[対処]

削除対象のサービステンプレートから作成されたサービスを削除してから、再実行してください。

## KNAE01136-E

サービステンプレートの削除に失敗しました。

[原因]

サービステンプレート削除時にデータベースエラーが発生しました。

[対処]

次に示す対処を行ってください。

- ・資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。
- ・製品のサービスがすべて起動していることを確認してください。
- ・製品のサービスがすべて起動している場合は、サービスを再起動してから再実行してください。

## KNAE01137-W

サービステンプレートの削除に失敗しました (パス: {0})。

[原因]

サービステンプレート削除時にファイルアクセスエラーが発生しました。

[対処]

パス以下にファイル、またはフォルダが残っている場合は、手動で削除してください。

0:ファイルパス

## KNAE01138-E

サービスの追加に失敗しました。

[原因]

作成できるサービス数の上限値を超えています。

[対処]

不要なサービスを削除した後、再度サービス追加を実行してください。

## KNAE01139-E

サービスの編集に失敗しました。

[原因]

サービス編集時にデータベースエラーが発生しました。

[対処]

次に示す対処を行ってください。

- ・資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。
- ・製品のサービスがすべて起動していることを確認してください。
- ・製品のサービスがすべて起動している場合は、サービスを再起動してから再実行してください。

### KNAE01140-E

サービスの編集に失敗しました。

[原因]

別ブラウザで開いている管理画面からサービスが削除された可能性があります。

[対処]

指定したサービスが削除されていないか確認してください。

### KNAE01141-E

サービスの編集に失敗しました。

[原因]

サービス名がリソースグループ内で重複しています。

[対処]

リソースグループ内で重複しないサービス名を指定してください。

### KNAE01143-E

サービスの編集に失敗しました。

[原因]

サービスの編集権限がありません。

[対処]

サービスが属するリソースグループに Modify 以上の権限を付与してから再実行してください。

### KNAE01144-E

サービスの削除に失敗しました。

[原因]

サービス削除時にデータベースエラーが発生しました。

[対処]

次に示す対処を行ってください。

- ・資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

- ・製品のサービスがすべて起動していることを確認してください。
- ・製品のサービスがすべて起動している場合は、サービスを再起動してから再実行してください。

### KNAE01145-E

サービスの削除に失敗しました。

[原因]

削除対象のサービスから作成されたタスクが存在します。

[対処]

削除対象のサービスから作成されたタスクをアーカイブしてから、再実行してください。

### KNAE01146-E

以前にインポートしたカスタム UI 格納フォルダの削除に失敗しました (フォルダ: {0})。

[原因]

次に示す原因が考えられます。

- ・フォルダへのアクセス権限がない。
- ・フォルダまたはフォルダ配下のファイルが他のプログラムで使用されている。

[対処]

フォルダを削除した後、再度サービステンプレートのインポートを実行してください。

0:フォルダパス

### KNAE01147-E

カスタム UI のコピーに失敗しました (コピー先フォルダ: {0})。

[原因]

次に示す原因が考えられます。

- ・フォルダへのアクセス権限がない。
- ・フォルダまたはフォルダ配下のファイルが他のプログラムで使用されている。
- ・ディスクの空き容量が不足している。

[対処]

原因の内容を見直した後、再度サービステンプレートのインポートを実行してください。

0:フォルダパス

### KNAE01150-E

スキーマ定義ファイルの読み込みに失敗しました (ファイル: {0}, 詳細情報: {1})。

[原因]

スキーマ定義ファイルが破損しています。

[対処]

本製品を再度インストールし直してください。再度エラーが発生する場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0:ファイルパス

1:詳細情報

## KNAE01151-E

サービスの参照権限がないため、サービスの参照に失敗しました。

[原因]

サービスの参照権限がありません。

[対処]

サービスが属するリソースグループに Submit 以上の権限を付与してから再実行してください。

## KNAE01152-E

サービスの編集権限がないため、サービスの削除に失敗しました。

[原因]

サービスの編集権限がありません。

[対処]

サービスが属するリソースグループに Modify 以上の権限を付与してから再実行してください。

## KNAE01154-E

サービステンプレートのインポートに失敗しました。

[原因]

同一のサービステンプレートがすでにインポートされています。

[対処]

サービステンプレートが正しく作成されているか見直した上で、再実行してください。

## KNAE01155-E

部品のインポートに失敗しました。

[原因]

同一の部品がすでにインポートされています。

[対処]

部品が正しく作成されているか見直した上で、再実行してください。

## KNAE01156-E

サービステンプレートの上書きインポートに失敗しました (ベンダー ID : {0}, サービステンプレート ID : {1}, バージョン : {2})。

### [原因]

ベンダー ID, サービステンプレート ID, バージョンが同一のサービステンプレートがインポートされていません。

### [対処]

サービステンプレートが正しく作成されているか見直した上で, 再実行してください。

0:ベンダー ID

1:サービステンプレート ID

2:バージョン

## KNAE01157-E

部品の上書きインポートに失敗しました (ベンダー ID : {0}, 部品 ID : {1}, バージョン : {2})。

### [原因]

ベンダー ID, 部品 ID, バージョンが同一の部品がインポートされていません。

### [対処]

部品が正しく作成されているか見直した上で, 再実行してください。

0:ベンダー ID

1:部品 ID

2:バージョン

## KNAE01159-E

プロパティのスコープは変更できません (プロパティキー : {0})。

### [原因]

スコープが異なる同キーのプロパティがすでにインポートされています。

### [対処]

サービステンプレートが正しく作成されているか見直した上で, 再実行してください。

0:プロパティキー

## KNAE01160-I

部品を上書きインポートします (ベンダー ID : {0}, 部品 ID : {1}, バージョン : {2})。

0:ベンダー ID

1:部品 ID

2:バージョン

## KNAE01161-I

サービステンプレートを上書きインポートします（ベンダー ID：{0}，サービステンプレート ID：{1}，バージョン：{2}）。

0:ベンダー ID

1:サービステンプレート ID

2:バージョン

## KNAE01162-E

プロパティのデータ型は変更できません（プロパティキー：{0}）。

[原因]

データ型が異なる同キーのプロパティがインポート済みです。

[対処]

サービステンプレートが正しく作成されているか見直した上で，再実行してください。

0:プロパティキー

## KNAE01163-E

プリセットプロパティ定義ファイルの読み込みに失敗しました（ファイル：{0}）。

[原因]

ファイルにアクセスできません。

[対処]

ファイルのアクセス権限を見直した後，再度サービステンプレートのパッケージングを実行してください。

0:ファイルパス

## KNAE01164-E

プリセットプロパティ定義ファイルの内容が不正です（ファイル：{0}，詳細情報：{1}）。

[原因]

プリセットプロパティ定義ファイルに誤りがあります。

[対処]

詳細情報に出力されている内容に従ってプリセットプロパティ定義ファイルを修正した後，再度サービステンプレートのパッケージングを実行してください。

0:ファイルパス

1:詳細情報

## KNAE01165-E

プロパティの定義が不正です（プロパティキー：{0}，要素：{1}，現在の値：{2}，新しい値：{3}）。

[原因]

インポート済みのサービス共有プロパティと異なる定義のプロパティをインポートすることはできません。

[対処]

プロパティの定義を見直した上で、再度サービステンプレートを作成し、再実行してください。

0:プロパティキー

1:要素名

2:現在の値

3:新しい値

## KNAE01166-E

追加プリセットフォルダ内のプリセットプロパティ定義ファイルのファイルサイズが上限値を超えています (ベンダー ID : {0}, サービステンプレート ID : {1}, バージョン : {2}, ファイル : {3}, 上限値 : {4}キロバイト)。

[対処]

ファイルサイズが上限値以内に収まるように定義を見直した後、再実行してください。

0:ベンダー ID

1:サービステンプレート ID

2:バージョン

3:ファイル名

4:上限値

## KNAE01167-E

追加プリセットフォルダ内のプリセットプロパティ定義ファイルの読み込みに失敗しました (ベンダー ID : {0}, サービステンプレート ID : {1}, バージョン : {2}, ファイル : {3})。

[原因]

ファイルにアクセスできません。

[対処]

ファイルのアクセス権限を見直した後、再実行してください。

0:ベンダー ID

1:サービステンプレート ID

2:バージョン

3:ファイル名



## KNAE01168-E

追加プリセットフォルダ内のプリセットプロパティ定義ファイルの内容が不正です（ベンダー ID：{0}，サービステンプレート ID：{1}，バージョン：{2}，ファイル：{3}，詳細情報：{4}）。

[原因]

プリセットプロパティ定義ファイルに誤りがあります。

[対処]

詳細情報に出力されている内容に従ってプリセットプロパティ定義ファイルを修正した後，再実行してください。

0:ベンダー ID

1:サービステンプレート ID

2:バージョン

3:ファイル名

4:詳細情報

## KNAE01169-E

カスタム UI 格納フォルダの削除に失敗しました（フォルダ：{0}）。

[原因]

次に示す原因が考えられます。

- ・フォルダへのアクセス権限がない。
- ・フォルダまたはフォルダ配下のファイルが他のプログラムで使用されている。

[対処]

フォルダを削除した後，製品を再起動してください。

0:フォルダパス

## KNAE01170-E

カスタム UI のコピーに失敗しました（コピー先フォルダ：{0}）。

[原因]

次に示す原因が考えられます。

- ・フォルダへのアクセス権限がない。
- ・フォルダまたはフォルダ配下のファイルが他のプログラムで使用されている。
- ・ディスクの空き容量が不足している。

[対処]

原因の内容を見直した後，製品を再起動してください。

0:フォルダパス

## KNAE01171-E

サービステンプレートに含まれている基本部品は使用することはできません (ベンダー ID : {0}, サービステンプレート ID : {1}, バージョン : {2})。

[原因]

本バージョンではサポート対象外の基本部品です。

[対処]

本バージョンでサポートされている基本部品を使用したサービステンプレートを使用してください。

0:ベンダー ID

1:サービステンプレート ID

2:バージョン

## KNAE01172-E

サービスの追加に失敗しました。

[原因]

サービス定義ファイルから参照されるサービスリソースファイルの設定値が最大文字数を超過しています。

[対処]

サービス定義ファイルの次に示す要素に指定された「?dna\_プロパティキー?」のプロパティキーと合致するサービスリソースファイルの設定値が要素の最大文字数内になるように設定値を修正したあと、再度サービステンプレートのパッケージングを実行してください。

- ・ displayName 要素
- ・ shortDescription 要素

## KNAE01173-E

サービステンプレートのインポートに失敗しました。

[原因]

サービス定義ファイルから参照されるサービスリソースファイルの設定値が最大文字数を超過しています。

[対処]

サービス定義ファイルの次に示す要素に指定された「?dna\_プロパティキー?」のプロパティキーと合致するサービスリソースファイルの設定値が要素の最大文字数内になるように設定値を修正したあと、再度サービステンプレートのパッケージングを実行してください。

- ・ サービス共有プロパティの displayName 要素
- ・ サービス共有プロパティの description 要素

## KNAE01174-E

基本部品の読み込みに失敗しました (ベンダー ID : {0}, 部品 ID : {1}, 部品バージョン : {2})。

[原因]

基本部品が破損しています。

[対処]

本製品を再度インストールし直してください。再度エラーが発生する場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0:ベンダー ID

1:部品 ID

2:部品バージョン

### KNAE01175-E

サービステンプレートのインポートに失敗しました (ベンダー ID : {0}, サービステンプレート ID : {1}, サービステンプレートバージョン : {2})。

[原因]

同一の開発サービステンプレートがすでに登録されています。

[対処]

登録内容を見直してください。

0:ベンダー ID

1:サービステンプレート ID

2:サービステンプレートバージョン

### KNAE01176-E

サービステンプレートに含まれている部品のインポートに失敗しました (ベンダー ID : {0}, 部品 ID : {1}, 部品バージョン : {2})。

[原因]

同一の開発部品がすでに登録されています。

[対処]

登録内容を見直してください。

0:ベンダー ID

1:部品 ID

2:部品バージョン

### KNAE01177-E

インポートできる部品数の上限値を超えました。

[対処]

不要な部品を削除してください。

## KNAE01200-E

サービス実行に失敗しました。

[原因]

指定したサービスはすでに削除されています。

[対処]

サービスを再度作成した後、サービスを実行してください。

## KNAE01201-E

指定されたプロパティが不正なため、サービスの実行に失敗しました（プロパティキー：{0}）。

[原因]

サービス設定時またはサービス実行時に指定したプロパティが誤っています。

[対処]

プロパティの値を修正してください。

0:指定に誤りのあるプロパティキー

## KNAE01202-E

サービスの実行に失敗しました。

[原因]

サービスの実行権限がありません。

[対処]

サービスが属するリソースグループに Submit 以上の権限を付与してから再実行してください。

## KNAE01203-E

サービスの実行に失敗しました。

[原因]

サービス実行時にデータベースエラーが発生しました。

[対処]

次の対処を実施してください。

- ・データベースのサービスが起動していることを確認してください。
- ・データベースのサービスが起動している場合は、データベースのサービスを再起動してから再実行してください。
- ・再実行してもエラーが発生する場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

## KNAE01204-E

ファイルアクセスエラーのため、サービスの実行に失敗しました（パス：{0}）。

#### [原因]

次に示す原因が考えられます。

- ・ファイルまたはフォルダの権限が不正。
- ・ディスク空き容量が不足している。

#### [対処]

次に示す内容を確認した後、再実行してください。

- ・ファイルまたはフォルダのアクセス権限
- ・ディスク空き容量

0:ファイルパス

### KNAE01205-W

サービス実行時にファイルの削除に失敗しました (パス: {0})。

#### [原因]

ファイルまたはフォルダの権限が不正です。

#### [対処]

ファイルまたはフォルダのアクセス権限を確認してください。

0:ファイルパス

### KNAE01206-E

サービスの実行に失敗しました (エラーコード: {0})。

#### [原因]

次に示す原因が考えられます。

- ・タスク処理エンジンが起動していない。
- ・タスク処理エンジンのユーザー認証でエラーが発生している。

#### [対処]

次の対処を実施してください。

- ・製品のサービスがすべて起動していることを確認して再実行してください。
- ・タスク処理エンジンで使用するユーザーおよびパスワードが正しいことを確認して再実行してください。
- ・再実行してもエラーが発生する場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0:タスク処理エンジンからの戻り値

### KNAE01207-E

サービスの実行に失敗しました。

#### [原因]

実行開始予定日時に過去の日時または有効範囲外の日時が指定されています。

[対処]

実行開始予定日時の値を修正して再実行してください。

### KNAE01208-E

実行できるサービス数の上限値を超えました。

[対処]

不要なタスクをアーカイブした後、再度実行してください。

### KNAE01301-E

タスクの操作に失敗しました。

[原因]

タスクの実行権限がありません。

[対処]

タスクが属するリソースグループに Submit 以上の権限を付与してから再度実行してください。

### KNAE01302-E

タスクの操作に失敗しました。

[原因]

タスク操作時にデータベースエラーが発生しました。

[対処]

次の対処を実施してください。

- ・データベースのサービスが起動していることを確認してください。
- ・データベースのサービスが起動している場合は、データベースのサービスを再起動してから再実行してください。
- ・再度実行してもエラーが発生する場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

### KNAE01303-E

タスクの操作に失敗しました (エラーコード: {0})。

[原因]

次に示す原因が考えられます。

- ・タスク処理エンジンが起動していない。
- ・タスク処理エンジンのユーザー認証でエラーが発生している。

[対処]

次の対処を実施してください。

- ・製品のサービスがすべて起動していることを確認して再実行してください。
- ・タスク処理エンジンで使用するユーザーおよびパスワードが正しいことを確認して再実行してください。
- ・再度実行してもエラーが発生する場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0:タスク処理エンジンからの戻り値

### KNAE01304-E

タスクのスケジュール一時停止に失敗しました。

[原因]

タスクがスケジュール一時停止可能な状態ではありません。

[対処]

タスクの状態が待機中であることを確認してから再度実行してください。

### KNAE01305-E

タスクのスケジュール再開に失敗しました。

[原因]

タスクがスケジュール再開可能な状態ではありません。

[対処]

タスクの状態が保留中であることを確認してから再度実行してください。

### KNAE01306-E

タスクのスケジュール停止に失敗しました。

[原因]

タスクがスケジュール停止可能な状態ではありません。

[対処]

タスクの状態が待機中、または保留中であることを確認してから再度実行してください。

### KNAE01307-E

タスクの実行停止に失敗しました。

[原因]

タスクが実行停止可能な状態ではありません。

[対処]

タスクの状態が実行中、応答待ち中または異常検出であることを確認してから再度実行してください。

## KNAE01308-E

タスクの詳細表示に失敗しました。

[原因]

タスクの参照権限がありません。

[対処]

タスクが属するリソースグループに Submit 以上の権限を付与してから再実行してください。

## KNAE01309-E

タスクの詳細表示に失敗しました。

[原因]

タスクの詳細表示時にデータベースエラーが発生しました。

[対処]

- ・データベースのサービスが起動していることを確認してください。
- ・データベースのサービスが起動している場合は、データベースのサービスを再起動してから再実行してください。
- ・再度エラーが発生する場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

## KNAE01310-E

タスクの詳細表示に失敗しました (エラーコード: {0})。

[原因]

次に示す原因が考えられます。

- ・タスク処理エンジンが起動していない。
- ・タスク処理エンジンのユーザー認証でエラーが発生している。

[対処]

次の対処を実施してください。

- ・製品のサービスがすべて起動していることを確認して再実行してください。
- ・タスク処理エンジンで使用するユーザーおよびパスワードが正しいことを確認して再実行してください。
- ・再実行してもエラーが発生する場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0:タスク処理エンジンからの戻り値

## KNAE01311-E

タスク処理エンジンの監視に失敗しました。

[原因]

次に示す原因が考えられます。



- ・タスク処理エンジンが起動していない。
- ・データベースへのアクセスに失敗した。

[対処]

次の対処を実施してください。

- ・データベースのサービスが起動していることを確認してください。
- ・データベースのサービスが起動している場合は、データベースのサービスを再起動してから再実行してください。
- ・再度エラーが発生する場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

## KNAE01312-E

タスク処理エンジンの監視に失敗しました。

[原因]

次に示す原因が考えられます。

- ・タスク処理エンジンが起動していない。
- ・タスク処理エンジンのユーザー認証でエラーが発生している。
- ・タスク数が処理能力の上限に達している。

[対処]

次の対処を実施してください。

- ・製品のサービスがすべて起動していることを確認してください。
- ・タスク処理エンジンで使用するユーザーおよびパスワードが正しいことを確認してください。
- ・不要なタスクをアーカイブしてください。
- ・再度エラーが発生する場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

## KNAE01315-I

タスクが正常に終了しました。(タスク名：{0})

0:タスク名

## KNAE01317-I

タスクに応答待ちが発生しました。(タスク名：{0})

0:タスク名

## KNAE01318-E

実行中のタスクが失敗しました。(タスク名：{0})

0:タスク名

### KNAE01321-E

データベースでエラーが発生しました。(エラー詳細：{0})

0:エラーの詳細情報

### KNAE01322-I

タスクがスケジュールキャンセルされました。(タスク名：{0})

0:タスク名

### KNAE01323-E

タスク処理エンジンでエラーが発生しました。(エラー詳細：{0})

0:エラーの詳細情報

### KNAE01324-I

タスクのアーカイブを実行します。

### KNAE01325-I

タスクをアーカイブしました。(アーカイブしたタスク名：{0}, アーカイブしたタスク ID：{1})

0:アーカイブしたタスク名

1:アーカイブしたタスク ID

### KNAE01326-E

タスクのアーカイブに失敗しました。

[原因]

タスクアーカイブ時にデータベースエラーが発生しました。

[対処]

次の対処を実施してください。

- ・データベースのサービスが起動していることを確認してください。
- ・データベースのサービスが起動している場合は、データベースのサービスを再起動してから再実行してください。
- ・再実行してもエラーが発生する場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

### KNAE01327-E

タスク処理エンジンでエラーが発生しました (フロー名：{0}, エラーコード：{1})。

[原因]

次に示す原因が考えられます。

- ・タスク処理エンジンが起動していない。
- ・タスク処理エンジンのユーザー認証でエラーが発生している。
- ・アーカイブ対象のタスクがほかのプログラムで使用されている。

[対処]

次の対処を実施してください。

- ・製品のサービスがすべて起動していることを確認してください。
- ・タスク処理エンジンで使用するユーザーおよびパスワードが正しいことを確認してください。
- ・アーカイブ対象のタスクを使用しているほかのプログラムを終了してください。
- ・再度エラーが発生する場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0:フロー名

1:エラーコード

### KNAE01328-E

タスクのアーカイブに失敗しました。

[原因]

タスクがアーカイブ可能な状態ではありません。

[対処]

タスクの終了後か、タスクを実行停止後に再度実行してください。

### KNAE01329-I

履歴の削除を実行します。

### KNAE01330-I

履歴を削除しました。(削除した履歴名：{0}、削除した履歴のタスク ID：{1})

0:削除した履歴名

1:削除した履歴のタスク ID

### KNAE01331-E

タスクのアーカイブに失敗しました (タスク名：{0})。

[原因]

タスクのアーカイブ権限がありません。

[対処]

タスクが属するリソースグループに Modify 以上の権限を付与してから再実行してください。

0:タスク名

## KNAE01332-E

履歴の削除に失敗しました（タスク名：{0}）。

[原因]

履歴削除時にデータベースエラーが発生しました。

[対処]

次の対処を実施してください。

- ・データベースのサービスが起動していることを確認してください。
- ・データベースのサービスが起動している場合は、データベースのサービスを再起動してから再実行してください。
- ・再実行してもエラーが発生する場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0:タスク名

## KNAE01333-E

指定したタスクが存在しません。

[原因]

指定されたタスクがすでに削除されています。

[対処]

タスクが存在するか確認してください。

## KNAE01334-E

指定した履歴が存在しません。

[原因]

指定された履歴がすでに削除されています。

[対処]

履歴が存在するか確認してください。

## KNAE01335-E

履歴の削除に失敗しました（タスク名：{0}）。

[原因]

履歴の削除権限がありません。

[対処]

履歴が属するリソースグループに Modify 以上の権限を付与してから再実行してください。

0:タスク名

### KNAE01336-I

タスクの自動アーカイブ、およびデバッグタスクの自動削除を開始します。

### KNAE01337-I

タスクの自動アーカイブ、およびデバッグタスクの自動削除を終了しました。

### KNAE01338-I

履歴の自動削除を開始します。

### KNAE01339-I

履歴の自動削除を終了しました。

### KNAE01340-E

データベースへのアクセスエラーが発生しました。

[原因]

データベースへのアクセスに失敗しました。

[対処]

次の対処を実施してください。

- ・データベースのサービスが起動していることを確認してください。
- ・データベースのサービスが起動している場合は、データベースのサービスを再起動してください。
- ・再度エラーが発生する場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

### KNAE01341-I

タスクを実行停止しました (ユーザー ID : {0}, タスク ID : {1}, タスク名 : {2})。

0:操作を行ったユーザーのユーザー ID

1:タスク ID

2:タスク名

### KNAE01342-I

タスクを強制停止しました (ユーザー ID : {0}, タスク ID : {1}, タスク名 : {2})。

0:操作を行ったユーザーのユーザー ID

1:タスク ID

2:タスク名

### KNAE01343-I

失敗したステップからリトライしました (ユーザー ID : {0}, タスク ID : {1}, タスク名 : {2})。

0:操作を行ったユーザーのユーザー ID

1:タスク ID

2:タスク名

### KNAE01344-I

失敗した次のステップからリトライしました (ユーザー ID : {0}, タスク ID : {1}, タスク名 : {2})。

0:操作を行ったユーザーのユーザー ID

1:タスク ID

2:タスク名

### KNAE01345-I

デバッグ実行を開始しました (タスク ID : {0}, タスク名 : {1}, リソースグループ名 : {2}, 中断設定 : {3})。

0:タスク ID

1:タスク名

2:リソースグループ名

3:中断設定

### KNAE01346-I

デバッグタスクを削除しました (削除したタスク名 : {0}, 削除したタスク ID : {1})。

0:削除したタスク名

1:削除したタスク ID

### KNAE01347-I

タスクが正常に終了しました (タスク ID : {0}, タスク名 : {1}, 開始日時 : {2}, 終了日時 : {3})。

0:タスク ID

1:タスク名

2:開始日時

3:終了日時

### KNAE01348-I

実行中のタスクが失敗しました (タスク ID : {0}, タスク名 : {1}, 開始日時 : {2}, 終了日時 : {3})。

0:タスク ID

1:タスク名  
2:開始日時  
3:終了日時

#### KNAE01349-I

タスクがスケジュールキャンセルされました (タスク ID : {0}, タスク名 : {1})。

0:タスク ID  
1:タスク名

#### KNAE01350-I

タスクに応答待ちが発生しました (タスク ID : {0}, タスク名 : {1})。

0:タスク ID  
1:タスク名

#### KNAE01501-E

JP1 イベントの発行に失敗しました。

[原因]

データベースへのアクセスに失敗しました。

[対処]

次の対処を実施してください。

- ・データベースのサービスが起動していることを確認してください。
- ・データベースのサービスが起動している場合は、データベースのサービスを再起動してから再実行してください。
- ・再度エラーが発生する場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

#### KNAE01502-E

JP1 イベントの発行に失敗しました (タスク名 : {0})。

[原因]

次に示す原因が考えられます。

- ・すでにタスクがアーカイブされている。
- ・データベースへのアクセスに失敗した。

0:タスク名

#### KNAE01511-E

メールの送信に失敗しました。

[原因]

データベースへのアクセスに失敗しました。

[対処]

次の対処を実施してください。

- ・データベースのサービスが起動していることを確認してください。
- ・データベースのサービスが起動している場合は、データベースのサービスを再起動してから再実行してください。
- ・再度エラーが発生する場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

## KNAE01512-E

メールの送信に失敗しました（タスク名：{0}）。

[原因]

次に示す原因が考えられます。

- ・すでにタスクがアーカイブされている。
- ・データベースへのアクセスに失敗した。

0:タスク名

## KNAE01514-E

メールの送信に失敗しました。

[原因]

次に示す原因が考えられます。

- ・サービス共有プロパティの設定に誤りがある。
- ・SMTP サーバとの接続に失敗した。

[対処]

次に示す内容を確認してください。

- ・サービス共有プロパティの SMTP サーバの設定が正しいことを確認してください。
- ・SMTP サーバが正しく起動していることを確認してください。

## KNAE01601-E

共通コンポーネントが見つかりませんでした。

[原因]

共通コンポーネントのインストール先フォルダが取得できませんでした

[対処]

資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。



## KNAE01602-E

タスク処理エンジンのインストール先フォルダが見つかりませんでした。

[原因]

タスク処理エンジンのインストール先フォルダが取得できませんでした

[対処]

ユーザー設定プロパティファイルのタスク処理エンジンのインストールパスが正しいことを確認してください。再度エラーが発生する場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

## KNAE01603-E

予期しないエラーが発生しました。

[対処]

資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。(保守情報：{0})

0:保守情報

## KNAE01604-E

データベースへのアクセスエラーが発生しました。

[原因]

データベースが正常に動作していません。

[対処]

次の対処を実施してください。

- ・データベースのサービスが起動していることを確認してください。
- ・データベースのサービスが起動している場合は、データベースのサービスを再起動してから再実行してください。
- ・再度エラーが発生する場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

## KNAE01605-E

コマンドの実行に失敗しました (パス：{0})。

[原因]

実行対象のコマンドが存在しません。

[対処]

次の対処を実施してください。

- ・ユーザー設定プロパティファイルのタスク処理エンジンのインストールパスが正しいことを確認してください。
- ・パスのコマンドが存在していることを確認してください。
- ・再度エラーが発生する場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0:ファイルパス

### KNAE01606-E

予期しないエラーが発生しました。

[対処]

資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。(保守情報：{0})

0:保守情報

### KNAE01607-E

ファイルまたはフォルダへのアクセスに失敗しました。

[対処]

ファイルまたはフォルダのアクセス権を確認後、再実行してください。

### KNAE01608-E

エージェントレス接続先定義の作成に失敗しました。

[原因]

接続先の IP アドレス形式が不正です。

[対処]

接続先の IP アドレス形式を見直してください。

### KNAE01609-E

エージェントレス接続先定義の作成に失敗しました。

[原因]

エージェントレス接続先定義へのアクセス権がありません。

[対処]

エージェントレス接続先定義が属するリソースグループに Admin の権限を付与してから再実行してください。

### KNAE01610-E

リソースグループへのアクセスに失敗しました。

[原因]

リソースグループへのアクセス権がありません。

[対処]

実行ユーザーがリソースグループへアクセスできるか確認してください。

## KNAE01611-E

エージェントレス接続先定義の削除に失敗しました。

[原因]

エージェントレス接続先定義へのアクセス権がありません。

[対処]

エージェントレス接続先定義が属するリソースグループに Admin の権限を付与してから再実行してください。

## KNAE01612-E

エージェントレス接続先定義の作成に失敗しました。

[原因]

作成できるエージェントレス接続先定義数の上限値を超えています。

[対処]

不要なエージェントレス接続先定義を削除した後、再度エージェントレス接続先定義を作成してください。

## KNAE01614-E

エージェントレス接続先定義の作成に失敗しました。

[原因]

ホスト名の正規表現形式が不正です。

[対処]

ホスト名の正規表現形式を見直してください。

## KNAE01615-E

URL のクエリパラメータの反映に失敗しました (ベンダー ID : {0}, サービステンプレート ID : {1}, バージョン : {2}, 詳細情報 : {3})。

[原因]

URL のクエリパラメータに誤りがあります。

[対処]

詳細情報に出力されている内容に従って URL のクエリパラメータを修正した後、再実行してください。

0:ベンダー ID

1:サービステンプレート ID

2:バージョン

3:詳細情報

## KNAE01635-E

サーバが停止中のため処理を中断しました。

[対処]

サーバを起動してから、再度操作を実行してください。

## KNAE01701-E

指定された部品が存在しません (ベンダー ID : {0}, 部品 ID : {1}, 部品バージョン : {2})。

[対処]

指定した部品が存在することを確認してください。再度エラーが発生する場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0:ベンダー ID

1:部品 ID

2:部品バージョン

## KNAE01702-E

部品の追加に失敗しました (ベンダー ID : {0}, 部品 ID : {1}, 部品バージョン : {2})。

[原因]

同一の部品がすでに存在しています。

[対処]

ベンダー ID, 部品 ID, 部品バージョンのどれかを変更した上で、再実行してください。

0:ベンダー ID

1:部品 ID

2:部品バージョン

## KNAE01703-E

部品の追加に失敗しました (ベンダー ID : {0}, 部品 ID : {1}, 部品バージョン : {2})。

[原因]

作成できる部品数の上限値を超えています。

[対処]

不要な部品を削除してください。

0:ベンダー ID

1:部品 ID

2:部品バージョン

## KNAE01704-E

部品の削除に失敗しました (ベンダー ID : {0}, 部品 ID : {1}, 部品バージョン : {2})。

[原因]

指定された部品がすでに削除されています。

0:ベンダー ID

1:部品 ID

2:部品バージョン

## KNAE01705-E

サービステンプレートから参照されている部品のため削除できません (部品のベンダー ID : {0}, 部品 ID : {1}, 部品バージョン : {2}, サービステンプレートのベンダー ID : {3}, サービステンプレート ID : {4}, サービステンプレートバージョン : {5})。

[対処]

削除対象の部品がサービステンプレートで使用されていないことを確認してから、再実行してください。

0:部品のベンダー ID

1:部品 ID

2:部品バージョン

3:サービステンプレートのベンダー ID

4:サービステンプレート ID

5:サービステンプレートバージョン

## KNAE01706-W

エディタの画面に表示する部品名が最大文字数を超えているため、切り捨てました (ベンダー ID : {0}, 部品 ID : {1}, 部品バージョン : {2}, 言語 : {3}, 最大文字数 : {4}, 切り捨て前の文字数 : {5}, 切り捨て前の値 : {6})。

0: ベンダー ID

1: 部品 ID

2: 部品バージョン

3: 言語コード

4: 最大文字数

5: 切り捨て前の文字数

6: 切り捨て前の値

## KNAE01707-W

エディタの画面に表示する部品のベンダー名が最大文字数を超えているため、切り捨てました (ベンダー ID : {0}, 部品 ID : {1}, 部品バージョン : {2}, 言語 : {3}, 最大文字数 : {4}, 切り捨て前の文字数 : {5}, 切り捨て前の値 : {6})。

- 0: ベンダー ID
- 1: 部品 ID
- 2: 部品バージョン
- 3: 言語コード
- 4: 最大文字数
- 5: 切り捨て前の文字数
- 6: 切り捨て前の値

## KNAE01708-W

エディタの画面に表示する部品の説明が最大文字数を超えているため、切り捨てました (ベンダー ID : {0}, 部品 ID : {1}, 部品バージョン : {2}, 言語 : {3}, 最大文字数 : {4}, 切り捨て前の文字数 : {5}, 切り捨て前の値 : {6})。

- 0: ベンダー ID
- 1: 部品 ID
- 2: 部品バージョン
- 3: 言語コード
- 4: 最大文字数
- 5: 切り捨て前の文字数
- 6: 切り捨て前の値

## KNAE01709-E

部品の保存に失敗しました (ベンダー ID : {0}, 部品 ID : {1}, 部品バージョン : {2})。

[原因]

他のユーザーによって、スクリプトファイルが削除された、またはファイル名が変更されたおそれがあります(プラットフォーム : {3}, ファイル名 : {4})。

[対処]

スクリプトファイルの設定を確認してから、再度設定し直してください。

- 0: ベンダー ID
- 1: 部品 ID
- 2: 部品バージョン
- 3: プラットフォーム
- 4: ファイル名

## KNAE01710-E

部品の保存に失敗しました (ベンダー ID : {0}, 部品 ID : {1}, 部品バージョン : {2})。

[原因]

他のユーザーによって、アイコンファイルが削除されたおそれがあります(ファイル名 : {3})。

[対処]

アイコンファイルの設定を確認してから、再度設定し直してください。

0: ベンダー ID

1: 部品 ID

2: 部品バージョン

3: ファイル名

## KNAE01711-I

部品の追加に成功しました (ベンダー ID : {0}, 部品 ID : {1}, 部品バージョン : {2})。

0: ベンダー ID

1: 部品 ID

2: 部品バージョン

## KNAE01712-I

部品の保存に成功しました (ベンダー ID : {0}, 部品 ID : {1}, 部品バージョン : {2})。

0: ベンダー ID

1: 部品 ID

2: 部品バージョン

## KNAE01713-I

部品の複製に成功しました (複製元ベンダー ID : {0}, 複製元部品 ID : {1}, 複製元部品バージョン : {2}, 複製先ベンダー ID : {3}, 複製先部品 ID : {4}, 複製先部品バージョン : {5})。

0: 複製元ベンダー ID

1: 複製元部品 ID

2: 複製元部品バージョン

3: 複製先ベンダー ID

4: 複製先部品 ID

5: 複製先部品バージョン

## KNAE01714-I

部品の削除に成功しました (ベンダー ID : {0}, 部品 ID : {1}, 部品バージョン : {2})。

0: ベンダー ID  
1: 部品 ID  
2: 部品バージョン

### KNAE01715-I

部品リソースファイルの保存に成功しました (ベンダー ID : {0}, 部品 ID : {1}, 部品バージョン : {2}, 言語 : {3})。

0: ベンダー ID  
1: 部品 ID  
2: 部品バージョン  
3: 言語コード

### KNAE01751-E

指定されたサービステンプレートが存在しません (ベンダー ID : {0}, サービステンプレート ID : {1}, サービステンプレートバージョン : {2})。

[対処]

指定したサービステンプレートが存在することを確認してください。再度エラーが発生する場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0: ベンダー ID  
1: サービステンプレート ID  
2: サービステンプレートバージョン

### KNAE01752-E

サービステンプレートの追加に失敗しました (ベンダー ID : {0}, サービステンプレート ID : {1}, サービステンプレートバージョン : {2})。

[原因]

同一のサービステンプレートがすでに存在しています。

[対処]

ベンダー ID, サービステンプレート ID, サービステンプレートバージョンのどれかを変更した上で、再実行してください。

0: ベンダー ID  
1: サービステンプレート ID  
2: サービステンプレートバージョン



## KNAE01753-E

サービステンプレートの追加に失敗しました (ベンダー ID : {0}, サービステンプレート ID : {1}, サービステンプレートバージョン : {2})。

[原因]

作成できるサービステンプレート数の上限値を超えています。

[対処]

不要なサービステンプレートを削除してください。

0:ベンダー ID

1:サービステンプレート ID

2:サービステンプレートバージョン

## KNAE01754-E

サービステンプレートの削除に失敗しました (ベンダー ID : {0}, サービステンプレート ID : {1}, サービステンプレートバージョン : {2})。

[原因]

指定されたサービステンプレートがすでに削除されています。

0:ベンダー ID

1:サービステンプレート ID

2:サービステンプレートバージョン

## KNAE01755-W

エディタの画面に表示するサービステンプレート名が最大文字数を超過しているため、切り捨てました (言語 : {0}, 最大文字数 : {1}, 切り捨て前の文字数 : {2}, 切り捨て前の値 : {3})。

0: 言語コード

1: 最大文字数

2: 切り捨て前の文字数

3: 切り捨て前の値

## KNAE01756-W

エディタの画面に表示するサービステンプレートのベンダー名が最大文字数を超過しているため、切り捨てました (言語 : {0}, 最大文字数 : {1}, 切り捨て前の文字数 : {2}, 切り捨て前の値 : {3})。

0: 言語コード

1: 最大文字数

2: 切り捨て前の文字数

3: 切り捨て前の値

## KNAE01757-W

エディタの画面に表示するサービステンプレートの説明が最大文字数を超過しているため、切り捨てました (言語: {0}, 最大文字数: {1}, 切り捨て前の文字数: {2}, 切り捨て前の値: {3})。

- 0: 言語コード
- 1: 最大文字数
- 2: 切り捨て前の文字数
- 3: 切り捨て前の値

## KNAE01758-W

エディタの画面に表示するサービステンプレート名が最大文字数を超過しているため、切り捨てました (ベンダー ID: {0}, サービステンプレート ID: {1}, サービステンプレートバージョン: {2}, 言語: {3}, 最大文字数: {4}, 切り捨て前の文字数: {5}, 切り捨て前の値: {6})。

- 0: ベンダー ID
- 1: サービステンプレート ID
- 2: サービステンプレートバージョン
- 3: 言語コード
- 4: 最大文字数
- 5: 切り捨て前の文字数
- 6: 切り捨て前の値

## KNAE01759-W

エディタの画面に表示するサービステンプレートのベンダー名が最大文字数を超過しているため、切り捨てました (ベンダー ID: {0}, サービステンプレート ID: {1}, サービステンプレートバージョン: {2}, 言語: {3}, 最大文字数: {4}, 切り捨て前の文字数: {5}, 切り捨て前の値: {6})。

- 0: ベンダー ID
- 1: サービステンプレート ID
- 2: サービステンプレートバージョン
- 3: 言語コード
- 4: 最大文字数
- 5: 切り捨て前の文字数
- 6: 切り捨て前の値

## KNAE01760-W

エディタの画面に表示するサービステンプレートの説明が最大文字数を超過しているため、切り捨てました (ベンダー ID: {0}, サービステンプレート ID: {1}, サービステンプレートバージョン: {2}, 言語: {3}, 最大文字数: {4}, 切り捨て前の文字数: {5}, 切り捨て前の値: {6})。

- 0: ベンダー ID
- 1: サービステンプレート ID
- 2: サービステンプレートバージョン
- 3: 言語コード
- 4: 最大文字数
- 5: 切り捨て前の文字数
- 6: 切り捨て前の値

### KNAE01761-E

サービステンプレートの保存に失敗しました (ベンダー ID : {0}, サービステンプレート ID : {1}, サービステンプレートバージョン : {2})。

#### [原因]

他のユーザーによって、画面カスタムファイルが削除された、またはファイル名が変更されたおそれがあります(ファイル名 : {3})。

#### [対処]

画面カスタムファイルの設定を確認してから、再度設定し直してください。

- 0: ベンダー ID
- 1: サービステンプレート ID
- 2: サービステンプレートバージョン
- 3: ファイル名

### KNAE01762-I

サービステンプレートの追加に成功しました (ベンダー ID : {0}, サービステンプレート ID : {1}, サービステンプレートバージョン : {2})。

- 0: ベンダー ID
- 1: サービステンプレート ID
- 2: サービステンプレートバージョン

### KNAE01763-I

サービステンプレートの保存に成功しました (ベンダー ID : {0}, サービステンプレート ID : {1}, サービステンプレートバージョン : {2})。

- 0: ベンダー ID
- 1: サービステンプレート ID
- 2: サービステンプレートバージョン

### KNAE01764-I

サービステンプレートの複製に成功しました (複製元ベンダー ID : {0}, 複製元サービステンプレート ID : {1}, 複製元サービステンプレートバージョン : {2}, 複製先ベンダー ID : {3}, 複製先サービステンプレート ID : {4}, 複製先サービステンプレートバージョン : {5})。

- 0: 複製元ベンダー ID
- 1: 複製元サービステンプレート ID
- 2: 複製元サービステンプレートバージョン
- 3: 複製先ベンダー ID
- 4: 複製先サービステンプレート ID
- 5: 複製先サービステンプレートバージョン

### KNAE01765-I

サービステンプレートの削除に成功しました (ベンダー ID : {0}, サービステンプレート ID : {1}, サービステンプレートバージョン : {2})。

- 0: ベンダー ID
- 1: サービステンプレート ID
- 2: サービステンプレートバージョン

### KNAE01766-I

サービスリソースファイルの保存に成功しました (ベンダー ID : {0}, サービステンプレート ID : {1}, サービステンプレートバージョン : {2}, 言語 : {3})。

- 0: ベンダー ID
- 1: サービステンプレート ID
- 2: サービステンプレートバージョン
- 3: 言語コード

### KNAE01767-I

サービステンプレートのフローに変換できない設定が含まれています (ベンダー ID : {0}, サービステンプレート ID : {1}, サービステンプレートバージョン : {2}, ステップ ID : {3}, 項目 : {4}, 設定値 : {5})。この設定値はビルド, またはリリース時に引き継がれます。

- 0: ベンダー ID
- 1: サービステンプレート ID
- 2: サービステンプレートバージョン
- 3: ステップ ID
- 4: 項目
- 5: 設定値

## KNAE01768-I

サービステンプレートのフローに変換できない設定が含まれています (ベンダー ID : {0}, サービステンプレート ID : {1}, サービステンプレートバージョン : {2}, ステップ ID : {3}, 項目 : {4}, 設定値 : {5})。この設定値は無視されます。

- 0: ベンダー ID
- 1: サービステンプレート ID
- 2: サービステンプレートバージョン
- 3: ステップ ID
- 4: 項目
- 5: 設定値

## KNAE01801-E

ステップのマッピング定義が不正です (ステップ名 : {0})。

[原因]

ステップのプロパティが部品のプロパティと一致していません。

[対処]

設定を見直してください。

- 0: ステップ名

## KNAE01804-E

ステップのマッピング定義が不正です (ステップ名 : {0})。

[対処]

必須プロパティにマッピングパラメータを設定してください (ステップのプロパティ名 : {1})。

- 0: ステップ名
- 1: ステップのプロパティ名

## KNAE01805-E

ステップのマッピング定義が不正です (ステップ名 : {0})。

[対処]

マッピングパラメータに設定されている予約プロパティとステップのプロパティで入出力種別を一致させてください (ステップのプロパティ名 : {1}, マッピングパラメータ : {2}, 予約プロパティ名 : {3}, 入出力種別 : {4})。

- 0: ステップ名
- 1: ステップのプロパティ名
- 2: マッピングパラメータ
- 3: 予約プロパティ名

#### KNAE01806-E

ステップのマッピング定義が不正です (ステップ名: {0})。

[対処]

マッピングパラメータに設定されている予約プロパティは、繰り返し実行部品で実行するフロー配下のステップで使用してください (ステップのプロパティ名: {1}, マッピングパラメータ: {2}, 予約プロパティ名: {3})。

0: ステップ名

1: ステップのプロパティ名

2: マッピングパラメータ

3: 予約プロパティ名

#### KNAE01807-E

ステップのマッピング定義が不正です (ステップ名: {0})。

[対処]

マッピングパラメータに設定されているサービスプロパティが存在しないので、設定を見直してください (ステップのプロパティ名: {1}, マッピングパラメータ: {2}, サービスプロパティキー: {3})。

0: ステップ名

1: ステップのプロパティ名

2: マッピングパラメータ

3: サービスプロパティキー

#### KNAE01808-E

ステップのマッピング定義が不正です (ステップ名: {0})。

[対処]

マッピングパラメータに設定されているサービスプロパティとステップのプロパティで入出力種別を一致させてください (ステップのプロパティ名: {1}, マッピングパラメータ: {2}, サービスプロパティ名: {3}, 入出力種別: {4})。

0: ステップ名

1: ステップのプロパティ名

2: マッピングパラメータ

3: サービスプロパティ名

4: サービスプロパティの入出力種別

## KNAE01809-E

画面カスタムファイルが不正です (ファイル名：{0})。

[対処]

アーカイブファイルにサービス詳細説明画面のファイルが存在しないので、設定を見直してください (ファイルパス：{1})。

0: 画面カスタムファイルのファイル名

1: サービス詳細説明画面ファイルの相対パス

## KNAE01811-E

サービスプロパティの定義が不正です (サービスプロパティキー：{0})。

[対処]

指定されたサービス共有プロパティのデータ型とすでに登録されているサービス共有プロパティのデータ型を一致させてください (指定されたデータ型：{1}, 登録済みのデータ型：{2})。

0: サービスプロパティキー

1: データ型

2: 登録済みのデータ型

## KNAE01812-E

サービスプロパティの定義が不正です (サービスプロパティキー：{0})。

[対処]

指定されたサービス共有プロパティの入出力種別とすでに登録されているサービス共有プロパティの入出力種別を一致させてください (指定された入出力種別：{1}, 登録済みの入出力種別：{2})。

0: サービスプロパティキー

1: 入出力種別

2: 登録済みの入出力種別

## KNAE01813-E

サービスプロパティの定義が不正です (サービスプロパティキー：{0})。

[対処]

指定されたサービス共有プロパティの可視性とすでに登録されているサービス共有プロパティの可視性を一致させてください (指定された可視性：{1}, 登録済みの可視性：{2})。

0: サービスプロパティキー

1: 可視性

2: 登録済みの可視性

## KNAE01814-E

サービスプロパティの定義が不正です (サービスプロパティキー: {0})。

[対処]

指定されたサービス共有プロパティの必須区分とすでに登録されているサービス共有プロパティの必須区分を一致させてください (指定された必須区分: {1}, 登録済みの必須区分: {2})。

0: サービスプロパティキー

1: 必須区分

2: 登録済みの必須区分

## KNAE01815-E

サービスプロパティの定義が不正です (サービスプロパティキー: {0})。

[対処]

指定されたサービス共有プロパティの最小長とすでに登録されているサービス共有プロパティの最小長を一致させてください (指定された最小長: {1}, 登録済みの最小長: {2})。

0: サービスプロパティキー

1: 最小長

2: 登録済みの最小長

## KNAE01816-E

サービスプロパティの定義が不正です (サービスプロパティキー: {0})。

[対処]

指定されたサービス共有プロパティの最大長とすでに登録されているサービス共有プロパティの最大長を一致させてください (指定された最大長: {1}, 登録済みの最大長: {2})。

0: サービスプロパティキー

1: 最大長

2: 登録済みの最大長

## KNAE01817-E

サービスプロパティの定義が不正です (サービスプロパティキー: {0})。

[対処]

指定されたサービス共有プロパティの最小値とすでに登録されているサービス共有プロパティの最小値を一致させてください (指定された最小値: {1}, 登録済みの最小値: {2})。

0: サービスプロパティキー

1: 最小値

2: 登録済みの最小値



## KNAE01818-E

サービスプロパティの定義が不正です (サービスプロパティキー: {0})。

[対処]

指定されたサービス共有プロパティの最大値とすでに登録されているサービス共有プロパティの最大値を一致させてください (指定された最大値: {1}, 登録済みの最大値: {2})。

0: サービスプロパティキー

1: 最大値

2: 登録済みの最大値

## KNAE01819-E

サービスプロパティの定義が不正です (サービスプロパティキー: {0})。

[対処]

指定されたサービス共有プロパティの入力文字制限とすでに登録されているサービス共有プロパティの入力文字制限を一致させてください (指定された入力文字制限: {1}, 登録済みの入力文字制限: {2})。

0: サービスプロパティキー

1: 入力文字制限

2: 登録済みの入力文字制限

## KNAE01820-E

サービスプロパティの定義が不正です (サービスプロパティキー: {0})。

[対処]

指定されたサービス共有プロパティのリスト表示値とすでに登録されているサービス共有プロパティのリスト表示値を一致させてください (指定されたリスト表示値: {1}, 登録済みのリスト表示値: {2})。

0: サービスプロパティキー

1: リスト表示値

2: 登録済みのリスト表示値

## KNAE01821-E

リリース結果のエラーメッセージ出力件数が上限値を超えたため処理を中断します (上限値: {0})。

[対処]

このメッセージよりも前に出力されているエラーメッセージに従って対処してください。

0: 上限値

## KNAE01822-E

画面カスタムファイルが不正です (ファイル名: {0})。

[対処]

アーカイブファイルのフォーマットを変更するか、または再作成してください。

0: ファイル名

### KNAE01823-E

スクリプトファイルが不正です (ベンダー ID : {0}, 部品 ID : {1}, 部品バージョン : {2}, プラットフォーム : {3}, ファイル名 : {4})。

[対処]

アーカイブファイルのフォーマットを変更するか、または再作成してください。

0: ベンダー ID

1: 部品 ID

2: 部品バージョン

3: プラットフォーム

4: ファイル名

### KNAE01824-I

サービステンプレートのビルドを開始します。

### KNAE01825-I

サービステンプレートのビルドが正常終了しました (ベンダー ID : {0}, サービステンプレート ID : {1}, サービステンプレートバージョン : {2})。

0: ベンダー ID

1: サービステンプレート ID

2: サービステンプレートバージョン

### KNAE01826-E

サービステンプレートのビルドが異常終了しました (ベンダー ID : {0}, サービステンプレート ID : {1}, サービステンプレートバージョン : {2})。

[対処]

このメッセージよりも前に出力されているエラーメッセージに従って対処してください。

0: ベンダー ID

1: サービステンプレート ID

2: サービステンプレートバージョン

### KNAE01827-I

サービステンプレートのリリースを開始します。

### KNAE01828-I

サービステンプレートのリリースが正常終了しました (ベンダー ID : {0}, サービステンプレート ID : {1}, サービステンプレートバージョン : {2})。

0: ベンダー ID

1: サービステンプレート ID

2: サービステンプレートバージョン

### KNAE01829-E

サービステンプレートのリリースが異常終了しました (ベンダー ID : {0}, サービステンプレート ID : {1}, サービステンプレートバージョン : {2})。

[対処]

このメッセージよりも前に出力されているエラーメッセージに従って対処してください。

0: ベンダー ID

1: サービステンプレート ID

2: サービステンプレートバージョン

### KNAE01830-I

サービステンプレートパッケージを作成しました (ファイル名 : {0})。

0: サービステンプレートのファイル名

### KNAE01831-E

画面カスタムファイルが不正です (ファイル名 : {0})。

[原因]

アーカイブファイル内のフォルダまたはファイルの名称にマルチバイト文字が含まれています (ファイルパス : {1})。

[対処]

フォルダ名またはファイル名を変更してください。

0: 画面カスタムファイルのファイル名

1: アーカイブファイル内のファイルパス

### KNAE01832-E

スクリプトファイルが不正です (ベンダー ID : {0}, 部品 ID : {1}, 部品バージョン : {2}, プラットフォーム : {3}, ファイル名 : {4})。

[原因]

アーカイブファイル内のフォルダまたはファイルの名称にマルチバイト文字が含まれています (ファイルパス : {5})。

[対処]

フォルダ名またはファイル名を変更してください。

0: ベンダー ID

1: 部品 ID

2: 部品バージョン

3: プラットフォーム

4: スクリプトファイル名

5: アーカイブファイル内のファイルパス

## KNAE01833-E

サービスリソースファイルの内容が不正です (ファイル名: {0})。

[原因]

サービス定義から参照されるサービスリソースファイルの設定値に制御文字が含まれています (プロパティキー: {1})。

[対処]

設定値を修正してください。

0: サービスリソースファイル名

1: プロパティキー

## KNAE01834-E

サービスリソースファイルの内容が不正です (ファイル名: {0})。

[原因]

サービス定義から参照されるサービスリソースファイルの設定値にサロゲートペア文字が含まれています (プロパティキー: {1})。

[対処]

設定値を修正してください。

0: サービスリソースファイル名

1: プロパティキー

## KNAE01835-E

サービスリソースファイルの内容が不正です (ファイル名: {0})。

[原因]

サービス定義から参照されるサービスリソースファイルの設定値が最大文字数を超過しています (プロパティキー: {1}, 最大文字数: {2}, 設定値の文字数: {3}, 設定値: {4})。

[対処]

設定値を修正してください。

0: サービスリソースファイル名  
1: プロパティキー  
2: 最大文字数  
3: 設定値の文字数  
4: 設定値

### KNAE01836-E

部品リソースファイルの内容が不正です（ファイル名：{0}）。

[原因]

部品定義から参照される部品リソースファイルの設定値に制御文字が含まれています（プロパティキー：{1}）。

[対処]

設定値を修正してください。

0: 部品リソースファイル名  
1: プロパティキー

### KNAE01837-E

部品リソースファイルの内容が不正です（ファイル名：{0}）。

[原因]

部品定義から参照される部品リソースファイルの設定値にサロゲートペア文字が含まれています（プロパティキー：{1}）。

[対処]

設定値を修正してください。

0: 部品リソースファイル名  
1: プロパティキー

### KNAE01838-E

部品リソースファイルの内容が不正です（ファイル名：{0}）。

[原因]

部品定義から参照される部品リソースファイルの設定値が最大文字数を超過しています（プロパティキー：{1}，最大文字数：{2}，設定値の文字数：{3}，設定値：{4}）。

[対処]

設定値を修正してください。

0: 部品リソースファイル名  
1: プロパティキー  
2: 最大文字数

3: 設定値の文字数

4: 設定値

### KNAE01839-E

部品リソースファイルの内容が不正です (ベンダー ID : {0}, 部品 ID : {1}, 部品バージョン : {2}, ファイル名 : {3})。

[原因]

部品定義から参照される部品リソースファイルの設定値に制御文字が含まれています (プロパティキー : {4})。

[対処]

設定値を修正してください。

0: ベンダー ID

1: 部品 ID

2: 部品バージョン

3: 部品リソースファイル名

4: プロパティキー

### KNAE01840-E

部品リソースファイルの内容が不正です (ベンダー ID : {0}, 部品 ID : {1}, 部品バージョン : {2}, ファイル名 : {3})。

[原因]

部品定義から参照される部品リソースファイルの設定値にサロゲートペア文字が含まれています (プロパティキー : {4})。

[対処]

設定値を修正してください。

0: ベンダー ID

1: 部品 ID

2: 部品バージョン

3: 部品リソースファイル名

4: プロパティキー

### KNAE01841-E

部品リソースファイルの内容が不正です (ベンダー ID : {0}, 部品 ID : {1}, 部品バージョン : {2}, ファイル名 : {3})。

[原因]

部品定義から参照される部品リソースファイルの設定値が最大文字数を超過しています (プロパティキー : {4}, 最大文字数 : {5}, 設定値の文字数 : {6}, 設定値 : {7})。

[対処]

設定値を修正してください。

0: ベンダー ID

1: 部品 ID

2: 部品バージョン

3: 部品リソースファイル名

4: プロパティキー

5: 最大文字数

6: 設定値の文字数

7: 設定値

### KNAE01842-E

サービスリソースファイルの内容が不正です (ファイル名: {0})。

[対処]

サービス定義で入力必須となる項目のプロパティキーおよびプロパティの設定値を定義してください (プロパティキー: {1})。

0: サービスリソースファイル名

1: プロパティキー

### KNAE01843-E

部品リソースファイルの内容が不正です (ファイル名: {0})。

[対処]

部品定義で入力必須となる項目のプロパティキーおよびプロパティの設定値を定義してください (プロパティキー: {1})。

0: 部品リソースファイル名

1: プロパティキー

### KNAE01844-E

部品リソースファイルの内容が不正です (ベンダー ID: {0}, 部品 ID: {1}, 部品バージョン: {2}, ファイル名: {3})。

[対処]

部品定義で入力必須となる項目のプロパティキーおよびプロパティの設定値を定義してください (プロパティキー: {4})。

0: ベンダー ID

1: 部品 ID

2: 部品バージョン

3: 部品リソースファイル名

4: プロパティキー

### KNAE01845-E

ステップのマッピング定義が不正です (ステップ名: {0})。

[対処]

判定条件として矛盾のない値を指定してください (判定条件: {1}, 判定条件値 1: {2}, 判定条件値 2: {3})。

0: ステップ名

1: 判定条件

2: 判定条件値 1

3: 判定条件値 2

### KNAE01846-E

画面カスタムファイルが不正です (ファイル名: {0})。

[対処]

マルチバイト文字を含まないファイル名に変更してください。

0: 画面カスタムファイルのファイル名

### KNAE01847-E

スクリプトファイルが不正です (ベンダー ID: {0}, 部品 ID: {1}, 部品バージョン: {2}, プラットフォーム: {3}, ファイル名: {4})。

[対処]

マルチバイト文字を含まないファイル名に変更してください。

0: ベンダー ID

1: 部品 ID

2: 部品バージョン

3: プラットフォーム

4: スクリプトファイル名

### KNAE01848-E

画面カスタムファイルが不正です (ファイル名: {0})。

[原因]

ファイル名が最大文字数を超えています (最大文字数: {1}, 現在の文字数: {2})。

[対処]

ファイル名を変更してください。



0: 画面カスタムファイル名

1: 最大文字数

2: 現在の文字数

### KNAE01849-E

スクリプトファイルが不正です (ベンダー ID : {0}, 部品 ID : {1}, 部品バージョン : {2}, プラットフォーム : {3}, ファイル名 : {4})。

[原因]

ファイル名が最大文字数を超えています (最大文字数 : {5}, 現在の文字数 : {6})。

[対処]

ファイル名を変更してください。

0: ベンダー ID

1: 部品 ID

2: 部品バージョン

3: プラットフォーム

4: スクリプトファイル名

5: 最大文字数

6: 現在の文字数

### KNAE01850-E

画面カスタムファイルが不正です (ファイル名 : {0})。

[原因]

アーカイブファイル内のファイルパス長が最大文字数を超えています (ファイルパス : {1}, 最大文字数 : {2}, 現在の文字数 : {3})。

[対処]

フォルダ名またはファイル名を変更してください。

0: 画面カスタムファイル名

1: アーカイブファイル内のファイルパス

2: 最大文字数

3: 現在の文字数

### KNAE01851-E

スクリプトファイルが不正です (ベンダー ID : {0}, 部品 ID : {1}, 部品バージョン : {2}, プラットフォーム : {3}, ファイル名 : {4})。

[原因]

アーカイブファイル内のファイルパス長が最大文字数を超過しています（ファイルパス：{5}，最大文字数：{6}，現在の文字数：{7}）。

[対処]

フォルダ名またはファイル名を変更してください。

0: ベンダー ID

1: 部品 ID

2: 部品バージョン

3: プラットフォーム

4: スクリプトファイル名

5: アーカイブファイル内のファイルパス

6: 最大文字数

7: 現在の文字数

### KNAE01852-E

部品のベンダー ID、部品 ID、スクリプトファイルが不正です（部品のベンダー ID：{0}，部品 ID：{1}，部品バージョン：{2}，プラットフォーム：{3}，ファイル名：{4}）。

[原因]

部品のベンダー ID と部品 ID とスクリプトファイル名の合計文字数が最大文字数を超過しています（最大文字数：{5}，現在の合計文字数：{6}）。

[対処]

スクリプトファイル名を変更するか、部品を複製してベンダー ID と部品 ID を変更してください。

0: 部品のベンダー ID

1: 部品 ID

2: 部品バージョン

3: プラットフォーム

4: スクリプトファイル名

5: 最大文字数

6: 現在の合計文字数

### KNAE01853-E

部品のベンダー ID、部品 ID、スクリプトファイルが不正です（部品のベンダー ID：{0}，部品 ID：{1}，部品バージョン：{2}，プラットフォーム：{3}，ファイル名：{4}，ファイルパス：{5}）。

[原因]

部品のベンダー ID と部品 ID とアーカイブファイル内のスクリプトファイルパスの合計文字数が最大文字数を超過しています（最大文字数：{6}，現在の合計文字数：{7}）。

[対処]

アーカイブファイル内のフォルダ名またはスクリプトファイル名を変更するか、部品を複製してベンダー ID と部品 ID を変更してください。

- 0: 部品のベンダー ID
- 1: 部品 ID
- 2: 部品バージョン
- 3: プラットフォーム
- 4: スクリプトファイル名
- 5: アーカイブファイル内のファイルパス
- 6: 最大文字数
- 7: 現在の合計文字数

## KNAE01854-E

サービステンプレートのベンダー ID，サービステンプレート ID，画面カスタムファイルが不正です。

[原因]

サービステンプレートのベンダー ID とサービステンプレート ID と画面カスタムファイル名の合計文字数が最大文字数を超過しています（サービステンプレートのベンダー ID：{0}，サービステンプレート ID：{1}，ファイル名：{2}，最大文字数：{3}，現在の合計文字数：{4}）。

[対処]

画面カスタムファイル名を変更するか，サービステンプレートを複製してベンダー ID とサービステンプレート ID を変更してください。

- 0: サービステンプレートのベンダー ID
- 1: サービステンプレート ID
- 2: 画面カスタムファイル名
- 3: 最大文字数
- 4: 現在の合計文字数

## KNAE01855-E

サービステンプレートのベンダー ID，サービステンプレート ID，画面カスタムファイルが不正です。

[原因]

サービステンプレートのベンダー ID とサービステンプレート ID とアーカイブファイル内の画面カスタムファイルパスの合計文字数が最大文字数を超過しています（サービステンプレートのベンダー ID：{0}，サービステンプレート ID：{1}，ファイル名：{2}，ファイルパス：{3}，最大文字数：{4}，現在の合計文字数：{5}）。

[対処]

アーカイブファイル内のフォルダ名または画面カスタムファイル名を変更するか，サービステンプレートを複製してベンダー ID とサービステンプレート ID を変更してください。

- 0: サービステンプレートのベンダー ID

- 1: サービステンプレート ID
- 2: 画面カスタムファイル名
- 3: アーカイブファイル内のファイルパス
- 4: 最大文字数
- 5: 現在の合計文字数

### 3.1.3 KNAE02000～KNAE02999 のメッセージ一覧

#### KNAE02020-W

ユーザー設定プロパティファイルが見つかりません(ファイル名：{0})。

[原因]

ユーザー設定プロパティファイルが存在しません。

[対処]

資料を採取したあとにユーザー設定プロパティファイルを再作成し、製品を再起動してください。

0: ファイル名

#### KNAE02021-E

システムプロパティの読み込みに失敗しました。

[原因]

システム環境が壊れているおそれがあります。

[対処]

資料を採取したあとに製品を再インストールしてください。それでも問題が解決しない場合は、システム管理者にお問い合わせください。

#### KNAE02022-W

プロパティキーの設定値の取得に失敗したため、デフォルトが設定されました(プロパティキー：{0})。

[原因]

プロパティキーの設定値が、設定可能な値ではありません。

[対処]

プロパティキーの設定値を見直してください。設定値を変更した場合には、製品を再起動してください。

0: プロパティキー

#### KNAE02023-E

システムプロパティの取得に失敗しました。

[原因]

システム環境が壊れているおそれがあります。

[対処]

資料を採取したあとに製品を再インストールしてください。それでも問題が解決しない場合は、システム管理者にお問い合わせください。

### KNAE02050-E

環境の初期化に失敗しました。

[対処]

製品のサービスを停止し、再度起動してください。それでも同じメッセージが出力される場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

### KNAE02101-E

リクエストボディの変換に失敗しました。

[対処]

引数を見直して、再実行してください。

### KNAE02102-E

指定したリソースが存在しないか、アクセス権がありません。

[対処]

次に示す内容を確認した後、再実行してください。

- ・リソースの有無
- ・リソースへのアクセス権限

### KNAE02104-E

クエリパラメータ指定不正です({0})。

[対処]

クエリパラメータの指定を確認してください。

0:詳細情報

### KNAE02105-I

サーバは起動途中です。

[対処]

しばらくお待ちください。

## KNAE02106-E

操作の実行に失敗しました(詳細情報：{0})。

0:詳細情報

## KNAE02107-E

タスクの再実行に失敗しました。

[原因]

タスクの状態が正常終了、失敗、キャンセルのどれでもありません。

[対処]

タスクの状態を確認してください。

## KNAE02111-E

ログイン情報の解析に失敗しました (詳細情報 :{0})。

[原因]

内部エラーの可能性がります。

[対処]

エラーが繰り返し発生する場合は、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

0:詳細情報

## KNAE02121-E

指定したプロパティの値が不正です ({0})。

[原因]

出力されたメッセージを参照してください。

[対処]

指定したプロパティの値を確認し、原因に応じて正しいプロパティの値に修正してください。

0:エラー原因

## KNAE02122-E

データベースからデータを取得できませんでした(保守情報：{0})。

[原因]

次に示す原因が考えられます。

- ・ 指定したリクエスト条件が多過ぎる、またはリクエスト条件が長過ぎます。
- ・ データベースへのアクセスが集中しています。
- ・ データベースが正常に動作していません。

[対処]

次に示す対処を行ってください。

- ・リクエスト条件を見直してください
- ・時間を置いて再実行してください。
- ・本製品のサービスを再起動してください。
- ・再度エラーが発生する場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0: 保守情報

### 3.1.4 KNAE03000～KNAE03999 のメッセージ一覧

#### KNAE03000-I

{0}を開始します。

0: コマンド名

#### KNAE03001-I

{0}が正常終了しました。

0: コマンド名

#### KNAE03002-E

{0}が異常終了しました(戻り値: {1})。

0: コマンド名

1: リターンコード

#### KNAE03003-E

引数の指定に誤りがあります。

[対処]

引数を見直して、再実行してください。

#### KNAE03004-W

{0}が中断されました。

0: コマンド名

#### KNAE03005-E

{0}の実行権限がありません。

[対処]

実行権限のあるユーザーで、再実行してください。

0: コマンド名

### KNAE03006-W

同時実行できないコマンドが実行中のため終了します。

[対処]

実行中のコマンドの終了を待って、再実行してください。

### KNAE03007-E

指定したフォルダが存在しません(フォルダ名: {0})。

[対処]

存在するフォルダを指定して、再実行してください。

0: フォルダ名

### KNAE03008-E

サーバに接続できませんでした(ホスト: {0}, ポート: {1}, プロトコル: {2})。

[対処]

接続しようとしたサーバが正しいか、通信経路に問題がないか、確認の上、再実行してください。

0: IP アドレスまたはホスト名

1: ポート

2: プロトコル

### KNAE03009-E

パスワードファイルの読み込みが失敗しました(パス: {0})。

[対処]

パスワードファイルを再作成するか、引数にパスワードを指定して再実行してください。

0: パス名

### KNAE03010-E

ユーザーの認証に失敗しました。

[原因]

ユーザー ID、パスワード、パスワードファイルのどれかが間違っているか、ユーザー権限が設定されていないおそれがあります。

[対処]

ユーザー ID、パスワード、パスワードファイルおよびユーザー権限を確認の上、再実行してください。



### KNAE03011-E

指定したエンコーディングには対応していません。

[原因]

対応しているエンコーディング以外が指定されています。

[対処]

対応しているエンコーディングを確認の上、再実行してください。

### KNAE03012-E

{0}が起動していません。または、起動が完了していません。

[対処]

指定されたサービスが停止状態の場合、サービスを起動してください。指定されたサービスが起動状態の場合、サービスを再起動してください。

0：サービス名

### KNAE03013-E

{0}が停止していません。

[対処]

指定されたサービスを停止してください。

0：サービス名

### KNAE03014-E

{0}の起動に失敗しました。

[対処]

すでに操作要求を行っている場合は、しばらく待ってから再度実行してください。

0：サービス名

### KNAE03015-E

{0}の停止に失敗しました。

[対処]

すでに操作要求を行っている場合は、しばらく待ってから再度実行してください。

0：サービス名

### KNAE03016-E

指定したフォルダが空ではありません(フォルダ名：{0})。

[原因]

指定したフォルダに、ファイルまたはフォルダが存在しています。

[対処]

空のフォルダを指定して、再実行してください。

0：フォルダ名

### KNAE03017-E

指定したパスが存在しません(パス：{0})。

[対処]

存在するパスを指定して、再実行してください。

0：パス名

### KNAE03018-E

メモリーまたはディスク容量が不足しています。

[対処]

負荷の低いときに再実行してください。または、不要なファイルを削除してから再実行してください。

### KNAE03019-E

オプションに指定した値の文字列が長過ぎます(オプション名：{0})。

[対処]

引数を見直して、再実行してください。

0：オプション名

### KNAE03020-I

{0}を開始しました。

0：JP1/AO

### KNAE03021-I

{0}を終了しました。

0：JP1/AO

### KNAE03022-E

指定したサービスが存在しません(サービス名：{0})。

[原因]

正しくインストールが完了していないおそれがあります。

[対処]

サービス一覧より、本プログラムのサービスが存在するか確認してください。存在しない場合、上書きインストールを行ってください。

0：サービス名

### KNAE03023-E

{0}の起動がタイムアウトしました。

[対処]

環境を見直して再実行してください。それでもなおエラーが発生する場合、資料を採取したあとにシステム管理者に連絡してください。

0：サービス名

### KNAE03024-E

{0}の停止がタイムアウトしました。

[対処]

環境を見直して再実行してください。それでもなおエラーが発生する場合、資料を採取したあとにシステム管理者に連絡してください。

0：サービス名

### KNAE03025-E

{0}の状態を取得できませんでした。

[原因]

正しくインストールが完了していないおそれがあります。

[対処]

サービス一覧より、本プログラムのサービスが存在するか確認してください。存在しない場合、上書きインストールを行ってください。

0：サービス名

### KNAE03026-W

すでにサービスが起動しています。

### KNAE03027-W

すでにサービスが停止しています。

### KNAE03030-I

{0}のバックアップを開始します。

0 : JP1/AO

#### KNAE03031-I

{0}のバックアップの取得が完了しました。

0 : JP1/AO

#### KNAE03032-E

{0}のバックアップの取得に失敗しました。

0 : JP1/AO

#### KNAE03033-E

{0}のバックアップに失敗しました (コマンド : {1}, 戻り値 : {2})。

0 : JP1/AO

1 : 実行したコマンド名

2 : 実行結果

#### KNAE03034-E

データベースへのアクセスエラーが発生しました。

[原因]

データベースのファイルが破壊されているおそれがあります。

[対処]

資料を採取したあとにデータベースを再編成してください。再編成を行っても復旧できない場合は、データベースの再作成が必要です。

#### KNAE03035-E

バックアップ出力先にアクセスできません。

[原因]

データベースの領域が不足しているか、データベースを作成したディスクの空き容量が不足しています。

[対処]

データベースを格納してあるディスクの空き容量を確認し、不要なファイルは削除してください。

#### KNAE03036-W

バックアップデータの削除に失敗しました(ファイル名 : {0})。

[対処]

指定されたファイルを、手動で削除してください。

0：ファイル名

#### KNAE03040-I

{0}のリストアを開始します。

0：JP1/AO

#### KNAE03041-I

{0}のリストアを終了しました。

0：JP1/AO

#### KNAE03042-E

{0}のリストアに失敗しました。

0：JP1/AO

#### KNAE03043-E

{0}のリストアに失敗しました（コマンド：{1}，戻り値：{2}）。

0：JP1/AO

1：実行したコマンド名

2：実行結果

#### KNAE03044-E

指定したバックアップファイルに不足があります。

[原因]

リストアに必要なファイルが存在しないか、内容に欠損がありました。

[対処]

正常なバックアップファイルを指定して、再実行してください。

#### KNAE03045-E

データベースへのアクセスエラーが発生しました。

[原因]

データベースが閉塞しているか、データベースのファイルが破壊されているおそれがあります。

[対処]

資料を採取したあとにデータベースを再編成してください。再編成を行っても復旧できない場合は、データベースの再作成が必要です。

## KNAE03046-E

データベースの領域が不足しています。

[原因]

データベースの領域が不足しているか、データベースを作成したディスクの空き容量が不足しています。

[対処]

不要なデータを削除するか、データベース領域を拡張して空き容量を増やしてください。

## KNAE03050-I

AO システムの RAS ログ収集を開始します(保守情報：{0})。

0：保守情報(1=AO 1次, 2=AO 2次, 3=AJS)

## KNAE03051-I

AO システムの RAS ログ収集に成功しました(保守情報：{0})。

0：保守情報(1=AO 1次, 2=AO 2次, 3=AJS)

## KNAE03052-E

AO システムの RAS ログ収集に失敗しました(保守情報：{0}, {1})。

0：保守情報(0=AO 初期, 1=AO 1次, 2=AO 2次, 3=AJS)

1：RAS\_SCRIPT の戻り値

## KNAE03053-W

一時フォルダの削除に失敗しました(フォルダ名：{0})。

[対処]

メッセージが示すフォルダを削除してください。

0：フォルダパス

## KNAE03054-W

フォルダの圧縮に失敗しました(フォルダ名：{0})。

[対処]

対象フォルダを個別に圧縮してください。

0：フォルダパス

## KNAE03055-E

{0}が停止していません。

[対処]

hcmdssrv または hcmds64srv コマンドに stop オプションを指定して実行してください。

0：サービス名

### KNAE03056-E

{0}が停止していません。

[対処]

hcmdsdbsrv または hcmds64dbsrv コマンドに stop オプションを指定して実行してください。

0：サービス名

### KNAE03062-E

タスク一覧の取得に失敗しました。

### KNAE03063-E

タスク履歴一覧の取得に失敗しました。

### KNAE03064-E

期間の指定に誤りがあります。

[原因]

指定した期間が範囲外か、指定した期間に矛盾があります。

[対処]

指定した期間が正しいか見直し、再実行してください。

### KNAE03065-E

ファイルを出力できませんでした(ファイル名：{0})。

[原因]

次に示す原因が考えられます。

- ・ファイルの出力先のフォルダが存在しない。
- ・同名のファイルが存在する。
- ・ファイルまたはフォルダの権限が不正。
- ・ディスク空き容量が不足している。

[対処]

次に示す内容を確認した後、再実行してください。

- ・出力先フォルダや同名ファイルの存在
- ・ファイルまたはフォルダのアクセス権限
- ・ディスク空き容量

0：ファイルパス

### KNAE03071-I

タスクの実行開始に成功しました(タスク ID：{0})。

0：タスク ID

### KNAE03073-E

指定した key は存在しません(key：{0})。

[対処]

サービスに指定できる key を指定して再実行してください。

0：key 名

### KNAE03074-E

指定したサービスの実行に失敗しました。

### KNAE03075-E

同時に実行できるタスク数の上限に達しました。

[対処]

実行中のタスクの終了を待つか、ほかのタスクを実行停止してから再実行してください。

### KNAE03076-E

同一のプロパティが複数回指定されました(キー：{0})。

[対処]

指定するプロパティを確認の上、再実行してください。

0：key 名

### KNAE03077-W

指定したサービスを実行する権限がありません。

[対処]

サービスを実行できるユーザーでログオンし、再実行してください。

### KNAE03078-W

サービス実行のために必要なプロパティが指定されていません。

[対処]

サービスを実行するために必要なプロパティを指定して再実行してください。



### KNAE03079-W

指定したサービスは存在しません(サービス名：{0})。

[対処]

存在するサービスを確認の上、再実行してください。

0：サービス名

### KNAE03080-E

サービスはこれ以上実行できません。

[原因]

タスクの数が上限({0})を超えています。

[対処]

不要なタスクをアーカイブしてから再度実行してください。

0：タスクの上限数

### KNAE03081-I

タスクを実行停止しました(タスク ID：{0})。

0：タスク ID

### KNAE03083-E

指定したタスクの実行停止に失敗しました(タスク ID：{0})。

[原因]

タスクを停止できない状態です。

[対処]

タスクの状態を確認の上、再実行してください。

0：タスク ID

### KNAE03084-W

指定したタスクは存在しません(タスク ID：{0})。

[対処]

存在するタスクを確認の上、再度実行してください。

0：タスク ID

### KNAE03085-W

指定したタスクを実行停止する権限がありません。

[対処]

タスクを実行停止できるユーザーでログオンし、再実行してください。

#### KNAE03094-E

サービステンプレート一覧の出力に失敗しました。

#### KNAE03095-E

サービス一覧の出力に失敗しました。

#### KNAE03102-E

サービステンプレートのパッケージングに失敗しました。

#### KNAE03103-E

サービステンプレートの内容に誤りがあるため、パッケージングに失敗しました。

[対処]

サービステンプレートが正しく作成されているか見直した上で、再実行してください。

#### KNAE03104-E

フローの取得に失敗しました（フロー名：{0}）。

[原因]

フローの指定に誤りがあります。

[対処]

フロー名が正しいか見直した上で再実行してください。それでもなおエラーが発生する場合、資料を採取したあとにシステム管理者に連絡してください。

0：フロー名

#### KNAE03105-E

フローの解析に失敗しました（フロー名：{0}）。

[原因]

フローの定義に誤りがあります。

[対処]

フローの定義が正しいか見直した上で再実行してください。それでもなおエラーが発生する場合、資料を採取したあとにシステム管理者に連絡してください。

0：フロー名

### KNAE03111-I

{0}のインポートに成功しました。  
0：サービステンプレートファイル名

### KNAE03112-W

{0}がすでにインポートされています。スキップしました。  
0：サービステンプレートファイル名

### KNAE03113-E

{0}のインポートに失敗しました。  
0：サービステンプレート名

### KNAE03115-E

サービステンプレートパッケージのインポートに失敗しました。

### KNAE03122-E

サービステンプレートの削除に失敗しました。

### KNAE03132-E

クラスタセットアップに失敗しました。

### KNAE03134-E

クラスタ設定ファイルを読み込めません(ファイル名：{0})。

[原因]

次に示す原因が考えられます。

- ・クラスタ設定ファイルが存在しない。
- ・ファイルまたはフォルダの権限が不正。

[対処]

次に示す内容を確認した後、再実行してください。

- ・クラスタ設定ファイルが存在する
- ・ファイルまたはフォルダのアクセス権限

0：ファイル名

### KNAE03135-E

クラスタ設定ファイルの内容に誤りがあります(ファイル名：{0}、プロパティ名：{1})。

[対処]

プロパティに指定した値を見直して、再実行してください。

0：ファイル名

1：プロパティ名

### KNAE03143-E

オプションに指定した値に指定できない文字が含まれています(オプション名：{0})。

[対処]

オプションに指定した値を見直して、実行してください。

0：オプション名

### KNAE03144-E

オプションに指定したパスにアクセスできません。

[原因]

次に示す原因が考えられます。

- ・ファイルまたはフォルダの権限が不正。
- ・ディスク空き容量が不足している。

[対処]

次に示す内容を確認した後、再実行してください。

- ・ファイルまたはフォルダのアクセス権限
- ・ディスク空き容量

### KNAE03145-E

ファイルに出力できません。

[原因]

次に示す原因が考えられます。

- ・ファイルまたはフォルダの権限が不正。
- ・ディスク空き容量が不足している。

[対処]

次に示す内容を確認した後、再実行してください。

- ・ファイルまたはフォルダのアクセス権限
- ・ディスク空き容量

### KNAE03147-E

オプションに指定したファイルはすでに存在します(ファイル名：{0})。

[対処]

存在しないファイルを指定して、実行してください。

0: ファイル名

### KNAE03148-E

コマンドの処理中にエラーが発生しました。

[原因]

環境が不正である可能性があります。

[対処]

コマンドプロンプトを開きなおして、製品のサービスを再起動してください。それでもなおエラーが発生する場合、資料を採取したあとにシステム管理者に連絡してください。

### KNAE03150-E

リクエストされた URI は存在しません (URI: {0})。

[対処]

URI を見直して再実行してください。

0: URI

### KNAE03151-E

XML の形式がスキーマと異なります。

[対処]

XML を見直して、再実行してください。

### KNAE03152-E

必要な HTTP ヘッダーがありません (HTTP ヘッダー: {0})。

[対処]

API 実行に必要なリクエストヘッダーを設定し、再実行してください。

0: http ヘッダー

### KNAE03153-E

トークンの認証に失敗しました。

[対処]

認証トークンが書き換えられていないか、有効期限が切れていないかを確認し、認証トークンを再取得して再実行してください。

### KNAE03160-E

サービステンプレートに必要なファイルまたはフォルダが存在しません (名称: {0})。

[対処]

サービステンプレートの構成を見直してください。

0: ファイル名またはフォルダ名

### KNAE03171-E

パスワードファイルの形式が正しくありません。

[対処]

パスワードファイルを再作成してください。

### KNAE03172-E

サービステンプレートセットにサービステンプレートが含まれていないため、インポートが実行できませんでした。

[対処]

サービステンプレートを含むサービステンプレートセットを指定し、再実行してください。

### KNAE03174-E

ファイルのコピーに失敗しました(ファイル名: {0})。

[原因]

次に示す原因が考えられます。

- ・ファイルまたはフォルダの権限が不正。
- ・ディスク空き容量が不足している。

[対処]

次に示す内容を確認した後、再実行してください。

- ・ファイルまたはフォルダのアクセス権限
- ・ディスク空き容量

0: ファイル名

### KNAE03175-E

フォルダの作成に失敗しました(フォルダ名: {0})。

[原因]

次に示す原因が考えられます。

- ・フォルダの権限が不正。
- ・ディスク空き容量が不足している。

[対処]

次に示す内容を確認した後、再実行してください。

- ・フォルダのアクセス権限
- ・ディスク空き容量

0：フォルダ名

### KNAE03176-E

サーバとの接続がタイムアウトしました。

[対処]

時間をおいて、再実行してください。

### KNAE03177-E

認証サーバに接続できませんでした。

[対処]

認証サーバと通信できることを確認の上、再実行してください。

### KNAE03178-E

認証サーバでエラーが発生しました。

[対処]

認証サーバの状態を確認の上、再実行してください。

### KNAE03179-E

{0}はファイルではありません。

[対処]

引数を見直して、再実行してください。

0：指定されたファイル名

### KNAE03180-E

{0}はフォルダではありません。

[対処]

引数を見直して、再実行してください。

0：指定されたフォルダ名

### KNAE03181-E

指定したファイルはすでに存在します(ファイル名：{0})。

[対処]

指定したパスを見直して、再実行してください。

0:ファイルパス

### KNAE03182-E

ファイルの作成に失敗しました(ファイル名：{0})。

[原因]

次に示す原因が考えられます。

- ・ファイルまたはフォルダの権限が不正。
- ・ディスク空き容量が不足している。

[対処]

次に示す内容を確認した後、再実行してください。

- ・ファイルまたはフォルダのアクセス権限
- ・ディスク空き容量

0:ファイルパス

### KNAE03183-I

ファイルの作成に成功しました。

### KNAE03184-E

ファイルの読み込みに失敗しました(ファイル名：{0})。

[原因]

次に示す原因が考えられます。

- ・ファイルがない。
- ・ファイルへのアクセス権限がない。

[対処]

次に示す内容を確認した後、再実行してください。

- ・ファイルがあること
- ・ファイルまたはフォルダのアクセス権限

0:ファイルパス

### KNAE03185-E

パスの取得に失敗しました。

[原因]

パスが指定されていないおそれがあります。



[対処]

引数を見直して、再実行してください。それでもなおエラーが発生する場合、資料を採取したあとにシステム管理者に連絡してください。

### KNAE03186-E

指定したサービステンプレートは存在しません。

[原因]

指定したサービステンプレートが誤っているか、すでに削除されているおそれがあります。

[対処]

存在するサービステンプレートを指定してください。

### KNAE03187-E

クラスタ構成の取得に失敗しました。

[対処]

資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

### KNAE03188-E

製品が正しくインストールされていません。

[対処]

本製品をインストールし直したあと、再度実行してください。

### KNAE03189-E

タスク処理エンジンのセットアップに失敗しました。

[対処]

資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

### KNAE03190-E

設定ファイルのエクスポートに失敗しました(出力先：{0})。

[原因]

次に示す原因が考えられます。

- ・ファイルまたはフォルダの権限が不正。
- ・ディスク空き容量が不足している。

[対処]

次に示す内容を確認した後、再実行してください。

- ・ファイルまたはフォルダのアクセス権限

・ディスク空き容量

0:出力先ファイル名

### KNAE03191-E

設定ファイルの読み込みに失敗しました(ファイル名：{0})。

[原因]

次に示す原因が考えられます。

- ・ファイルがない。
- ・ファイルへのアクセス権限がない。

[対処]

次に示す内容を確認した後、再実行してください。

- ・ファイルがあること
- ・ファイルまたはフォルダのアクセス権限

0:ファイルパス

### KNAE03192-E

内部コンポーネントのセットアップに失敗しました。

[対処]

資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

### KNAE03193-E

サービスの停止に失敗しました(サービス名：{0})。

[対処]

資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0:サービス名

### KNAE03194-E

サービスの起動設定変更失敗しました(サービス名：{0})。

[対処]

資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0:サービス名

### KNAE03195-E

製品の設定変更失敗しました。

[対処]

資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

### KNAE03196-E

ファイルのコピーに失敗しました(コピー元：{0}、コピー先：{1})。

#### [原因]

次に示す原因が考えられます。

- ・ファイルまたはフォルダの権限が不正。
- ・ディスク空き容量が不足している。

#### [対処]

次に示す内容を確認した後、再実行してください。

- ・ファイルまたはフォルダのアクセス権限
- ・ディスク空き容量

0:コピー元ファイル名

1:コピー先フォルダ名

### KNAE03197-W

フォルダの削除に失敗しました(フォルダ名：{0})。

#### [対処]

メッセージが示すフォルダを削除し、再実行してください。

0:フォルダパス

### KNAE03198-E

リソースグループを特定できません。

#### [原因]

サービスに登録されているリソースグループが複数存在し、リソースグループを特定できません。

#### [対処]

リソースグループを指定して、再実行してください。

### KNAE03199-E

サービスで使用するプロパティに誤りがあります(キー：{0})。

#### [原因]

サービスで使用するプロパティに誤りがあります。

#### [対処]

プロパティを見直して、再実行してください。

0:key 名

## KNAE03200-E

プロパティのキーが指定されていません。

[原因]

プロパティのキーを 1 文字未満と判定しました。

[対処]

プロパティを見直して、再実行してください。

## KNAE03201-E

指定したパスと同名のフォルダが存在します(パス：{0})。

[原因]

拡張子のないファイルを指定した場合、指定したファイル名と同名のフォルダが存在しているおそれがあります。

[対処]

指定したパスを見直して、再実行してください。

0:ファイルパス

## KNAE03202-I

サービスを起動しています。

## KNAE03203-I

サービスを停止しています。

## KNAE03204-I

{0}のバックアップは成功しました。

0:バックアップ情報

## KNAE03205-E

{0}のバックアップは失敗しました。

[原因]

指定したパスがローカルディスクのディレクトリ以外、または環境が不正な可能性があります。

[対処]

指定したパス、または環境を見直して実行してください。それでもなおエラーが発生する場合、資料を採取したあとにシステム管理者に連絡してください。

0:バックアップ情報

### KNAE03208-I

{0}のリストアは成功しました。

0:リストア対象

### KNAE03209-E

{0}のリストアは失敗しました。

[原因]

指定したパスがローカルディスクのディレクトリ以外、または環境が不正な可能性があります。

[対処]

指定したパス、または環境を見直して実行してください。それでもなおエラーが発生する場合、資料を採取したあとにシステム管理者に連絡してください。

0:リストア対象

### KNAE03210-W

{0}のリストアは警告終了しました。

[原因]

リストア対象が存在しません。

[対処]

リストア対象が存在しているにも関わらず失敗する場合には、時間をおいて、再実行してください。

0:リストア対象

### KNAE03212-E

指定したパスは不正です(パス:{0})。

[原因]

指定したパスに不正なファイル名、またはフォルダ名が含まれています。

[対処]

OSで予約されている名前を指定していないか見直して、再度実行してください。

0:ファイルパス

### KNAE03213-E

サービスの起動に失敗しました(サービス名:{0})。

[対処]

資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0:サービス名

### KNAE03214-E

指定したフォルダ配下に次のパスが存在するため、セットアップが実行できません(パス：{0})。

[対処]

フォルダ配下の構成を見直して、再実行してください。

0:フォルダパス

### KNAE03215-E

JP1/Base の論理ホストがセットアップされていません(論理ホスト名：{0})。

[対処]

JP1/Base の論理ホストをセットアップして、再実行してください。

0:論理ホスト名

### KNAE03216-I

タスク処理エンジンのセットアップを開始します。

### KNAE03217-I

タスク処理エンジンのセットアップが終了しました。

### KNAE03218-I

タスク処理エンジンはすでにセットアップされています。

### KNAE03219-I

内部コンポーネントのセットアップを開始します。

### KNAE03220-I

内部コンポーネントのセットアップが終了しました。

### KNAE03221-I

内部コンポーネントはすでにセットアップされています。

### KNAE03222-I

製品の設定変更を開始します。

### KNAE03223-I

製品の設定変更が終了しました。

### KNAE03224-I

製品はすでにクラスタ構成にセットアップされています。

### KNAE03225-W

指定したリソースグループは存在しません(リソースグループ名：{0})。

[対処]

存在するリソースグループを確認の上、再実行してください。

0:リソースグループ名

### KNAE03226-E

The user does not have permission to execute the command.

### KNAE03227-E

指定したリソースグループに該当するサービスが存在しません。

[対処]

指定したリソースグループが存在するか確認の上、再実行してください。なお、リソースグループを省略した場合は、ユーザが所属するリソースグループに該当するサービスが存在するか確認してください。

### KNAE03228-E

タスク処理エンジンのセットアップに失敗しました。

[原因]

JP1 ユーザーの権限が不足しています。

[対処]

次に示す内容を確認した後、再実行してください。

- ・ JP1 ユーザーが Administrators または root 権限を持つ OS ユーザーにマッピングされていること
- ・ JP1 ユーザーが JP1\_JPQ\_Admin を持つこと

### KNAE03229-E

引数の指定に誤りがあります(オプション名：{0})。

[対処]

引数を見直して、再実行してください。

0:オプション名

### KNAE03230-E

バージョンの形式が正しくありません(オプション名：{0})。

[対処]

サービステンプレートのバージョンの形式を見直し、再実行してください。

0:オプション名

### KNAE03231-E

指定したプロパティは存在しません(キー：{0})。

[対処]

存在するプロパティを指定して、再実行してください。

0:key 名

### KNAE03232-E

指定したプロパティの文字列が長過ぎます(キー：{0})。

[対処]

プロパティを見直して、再実行してください。

0:key 名

### KNAE03233-E

指定したプロパティに指定できない文字が含まれています(キー：{0})。

[対処]

プロパティを見直して、再実行してください。

0:key 名

### KNAE03234-E

タスク処理エンジンのリストアに失敗しました。

[原因]

JP1 ユーザーの権限が不足しています。

[対処]

次に示す内容を確認した後、再実行してください。

- ・ JP1 ユーザーが Administrators または root 権限を持つ OS ユーザーにマッピングされていること
- ・ JP1 ユーザーが JP1\_JPQ\_Admin を持つこと



### KNAE03235-E

タスク処理エンジンのリストアに失敗しました。

[対処]

資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

### KNAE03236-E

コマンドの同時実行数を超えました。

[対処]

実行中のコマンドの終了を待って、再実行してください。

### KNAE03237-I

タスクが正常に終了しました(タスク ID : {0})。

0 : タスク ID

### KNAE03238-E

タスクが失敗しました(タスク ID : {0})。

0 : タスク ID

### KNAE03240-I

タスクの終了を待っています。タスクの状態は[タスク]画面から確認してください。

### KNAE03241-E

タスクの状態取得に失敗しました(タスク ID : {0})。

[原因]

タスクがアーカイブされているおそれがあります。

[対処]

タスクの状態は[タスク]画面から確認してください。

0 : タスク ID

### KNAE03310-E

submittask が失敗しました。

[原因]

実行開始予定日時に過去の日時または有効範囲外の日時が指定されています。

[対処]

実行開始予定日時の値を修正して再実行してください。

### KNAE03311-I

指定日時にタスクを実行します(タスク ID : {0}, 指定日 : {1}, 指定時刻 : {2})。

0 : タスク ID

1 : タスク実行指定日

2 : タスク実行指定時刻

### KNAE03312-I

定期的にタスクを実行します(タスク ID : {0}, 定期実行周期 : {1}, 定期実行時刻 : {2}, 定期実行適用開始日 : {3})。

0 : タスク ID

1 : 定期実行周期

2 : 定期実行時刻

3 : 定期実行適用開始日

### KNAE03313-E

submittask が失敗しました。

[原因]

定期実行適用開始日に有効範囲外の日時が指定されています。

[対処]

定期実行適用開始日の値を修正して再実行してください。

### KNAE03314-I

タスクの一括再登録を開始します(タスク詳細情報格納フォルダ : {0}, 再登録対象タスク数 : {1})。

0 : タスク詳細情報格納フォルダのパス

1 : 再登録対象タスクの数

### KNAE03315-I

指定日時実行タスク(タスク ID : {0})を次の設定で再登録しました。(タスク ID : {1}, 指定日 : {2}, 指定時刻 : {3}, 実行者 : {4}, 状態 : {5})。

0 : 元のタスク ID

1 : 再登録後のタスク ID

2 : タスク実行指定日

3 : タスク実行指定時刻

4 : タスクの実行者(submittask コマンドに/setoriginalsubmitter オプションを指定した場合: 元のタスクの実行者, submittask コマンドに/setoriginalsubmitter オプションを指定しなかった場合: /user オプションに指定したユーザー ID)

5: タスクの状態

### KNAE03316-I

定期実行タスク(タスク ID: {0})を次の設定で再登録しました。(タスク ID: {1}, 定期実行周期: {2}, 定期実行時刻: {3}, 定期実行適用開始日: {4}, 実行者: {5}, 状態: {6})。

0: 元のタスク ID

1: 再登録後のタスク ID

2: 定期実行周期

3: 定期実行時刻

4: 定期実行適用開始日

5: タスクの実行者(submittask コマンドに/setoriginalsubmitter オプションを指定した場合: 元のタスクの実行者, submittask コマンドに/setoriginalsubmitter オプションを指定しなかった場合: /user オプションに指定したユーザー ID)

6: タスクの状態

### KNAE03317-I

タスクの一括再登録が完了しました(成功: {0}, 失敗: {1})。

0: 再登録に成功したタスクの数

1: 再登録に失敗したタスクの数

### KNAE03318-E

指定日時実行タスク(タスク ID: {0})の再登録に失敗しました。

[原因]

現在日時がタスクの開始予定日時を過ぎているか、タスク定義情報ファイルの内容が編集されているおそれがあります。

[対処]

タスク詳細情報格納フォルダ内のタスク一覧ファイルおよび入力プロパティファイルを参照して、再登録に失敗したタスクの設定を確認してください。登録の必要があるタスクの場合は、サービス実行画面または submittask コマンドで有効範囲内かつ現在日時以降の開始予定日時を指定し、個別にサービスを実行してください。

0: 元のタスク ID

### KNAE03319-E

定期実行タスク(タスク ID: {0})の再登録に失敗しました。

[原因]

タスク定義情報ファイルの内容が編集されているおそれがあります。

[対処]

タスク詳細情報格納フォルダ内のタスク一覧ファイルおよび入力プロパティファイルを参照して、再登録に失敗したタスクの設定を確認し、サービス実行画面または `submittask` コマンドで個別にサービスを実行してください。

0:元のタスク ID

## KNAE03320-E

タスク(タスク ID: {0})の再登録に失敗しました。

[対処]

タスク詳細情報格納フォルダから、再登録に失敗したタスク ID のフォルダ以外を退避したあと、再実行してください。それでもなおエラーが発生する場合、資料を採取したあとにシステム管理者に連絡してください。

0:元のタスク ID

## KNAE03321-E

引数に指定したユーザーにタスク詳細情報の出力権限がありません。

[対処]

Admin ロールが設定されているユーザーを指定して再実行してください。

## KNAE03322-E

引数に指定したユーザーにタスク一括再登録の実行権限がありません。

[対処]

Admin ロールが設定されているユーザーを指定して再実行してください。

## KNAE03323-E

タスク詳細情報格納フォルダのデータ形式が不正です。

[対処]

`taskdetaildir` オプションで指定したタスク詳細情報格納フォルダの構成がマニュアルに記載されたとおりになっていることを確認した上で、再実行してください。それでもなおエラーが発生する場合、資料を採取したあとにシステム管理者に連絡してください。

## KNAE03324-W

`submittask` が終了しましたが、一部のタスクの再登録でエラーが発生しています。

[対処]

発生したエラーの内容を確認し、その対処に従ってください。

## KNAE03325-E

submittask が終了しましたが、すべてのタスクの再登録でエラーが発生しています。

[対処]

発生したエラーの内容を確認し、その対処に従ってください。

## KNAE03326-E

タスクの一括再登録に失敗しました。

[原因]

現在インストールされている製品と異なるバージョンまたはリビジョンの製品で出力されたタスク詳細情報格納フォルダが指定されています。

[対処]

現在インストールされている製品と同一のバージョンおよびリビジョンの製品で出力したタスク詳細情報格納フォルダを指定して、再実行してください。

## 3.1.5 KNAE04000～KNAE04999 のメッセージ一覧

### KNAE04100-I

インストール対象のサーバマシンで、Hitachi Command Suite 製品のサービスが起動しています。インストールを継続すると Hitachi Command Suite 製品のサービスがすべて停止されます。問題がない場合は、[OK] ボタンをクリックしてください。

[原因]

インストール対象のサーバマシンで、Hitachi Command Suite 製品のサービスが起動しています。

[対処]

Hitachi Command Suite 製品のサービスが停止されても問題ない場合は、[OK] ボタンをクリックしてインストールを続行してください。

### KNAE04101-I

管理サーバで、Hitachi Command Suite 製品のサービスが起動しています。

アンインストールを継続すると Hitachi Command Suite 製品のサービスがすべて停止されます。問題がない場合は、[OK] ボタンをクリックしてください。

[原因]

管理サーバで、Hitachi Command Suite 製品のサービスが起動しています。

[対処]

Hitachi Command Suite 製品のサービスが停止されても問題ない場合は、[OK] ボタンをクリックしてアンインストールを続行してください。

## KNAE04113-I

インストール対象のサーバマシンで、JP1/Automatic Operation または Hitachi Command Suite 製品のサービスが起動しています。

インストールを継続すると JP1/Automatic Operation および Hitachi Command Suite 製品のサービスがすべて停止されます。問題がない場合は、[OK] ボタンをクリックしてください。

### [原因]

インストール対象のサーバマシンで、JP1/Automatic Operation または Hitachi Command Suite 製品のサービスが起動しています。

### [対処]

JP1/Automatic Operation および Hitachi Command Suite 製品のサービスが停止されても問題ない場合は、[OK] ボタンをクリックしてインストールを続行してください。

## KNAE04114-I

管理サーバで、JP1/Automatic Operation または Hitachi Command Suite 製品のサービスが起動しています。

アンインストールを継続すると JP1/Automatic Operation および Hitachi Command Suite 製品のサービスがすべて停止されます。問題がない場合は、[OK] ボタンをクリックしてください。

### [原因]

管理サーバで、JP1/Automatic Operation または Hitachi Command Suite 製品のサービスが起動しています。

### [対処]

JP1/Automatic Operation および Hitachi Command Suite 製品のサービスが停止されても問題ない場合は、[OK] ボタンをクリックしてアンインストールを続行してください。

## KNAE04115-I

インストールを実行すると、JP1/Base の起動順序定義ファイルを書き換えます。

## KNAE04301-W

インストール先のディスク容量が足りません。必要な容量を確保するか、インストール先を変更してください。インストール先にディスク容量が十分にある場合でも、環境によってはこのメッセージが出力される場合があります。その場合は、このメッセージを無視して、インストールを続行してください。

ディスク：{0}、必要な容量：{1}MB、空き容量：{2}MB

### [原因]

インストール先のディスク容量が足りません。

### [対処]

容量を確保するか、十分な空き容量があるほかのディスクにインストールしてください。

0:ディスク  
1:必要な容量  
2:空き容量

### KNAE04302-W

インストール先のディスク容量が足りません。必要な容量を確保してください。インストール先にディスク容量が十分にある場合でも、環境によってはこのメッセージが出力される場合があります。その場合は、このメッセージを無視して、インストールを続行してください。

ディスク：{0}，必要な容量：{1}MB，空き容量：{2}MB

[原因]

インストール先のディスク容量が足りません。

[対処]

容量を確保してください。確保できない場合は、いったんアンインストールしたあと、別の場所に再度インストールし直してください。

0:ディスク  
1:必要な容量  
2:空き容量

### KNAE04303-W

アンインストールを実行すると、アンインストール確認画面の「ターゲットフォルダ」下のファイル、フォルダがすべて削除されます。よろしいですか？

[原因]

JP1/Automatic Operation のアンインストールに対する事前確認です。

[対処]

アンインストール確認画面の「ターゲットフォルダ」下のファイル、フォルダがすべて削除されても問題ない場合は、アンインストールを続行してください。

### KNAE04304-W

バックアップファイルの格納先として指定したフォルダはすでに存在するため、次のフォルダは一度削除されます。よろしいですか？

{0}

ほかのフォルダを指定する場合は、バックアップファイルの格納先を指定し直してください。継続する場合は[OK]ボタンをクリックしてください。

[原因]

バックアップファイルの格納先として指定したフォルダは、すでに存在します。

[対処]

存在するフォルダを一度削除してください。またはほかのフォルダを指定してください。

## KNAE04305-W

仮想メモリーの容量が不足しています。

現在の仮想メモリーの空き容量は{0}MB です。

{1}が動作するには、少なくとも{2}MBの仮想メモリーが必要です。仮想メモリーの設定を見直して、必要な容量を確保してください。

仮想メモリーが不足していると、プログラムが起動できなったり、動作が不安定になったりするおそれがあります。

インストールを続行しますか？

無視して続行する場合は[はい]ボタンを、中止する場合は[いいえ]ボタンをクリックしてください。

[原因]

仮想メモリーの容量が不足しています。

[対処]

仮想メモリーの設定を見直して、必要な容量を確保してください。

0:空き容量

1:製品名

2:必要な容量

## KNAE04307-W

ローカルホストへの通信状態を確認しましたが、応答がありませんでした。

{0}は、ローカルループバックアドレス(localhost および 127.0.0.1)やホスト名をあて先として通信します。その際、通信エラーとなるおそれがあります。

ローカルループバックアドレスや、ホスト名の設定を確認してください。

ローカルループバックアドレスや、ホスト名が正しく設定されている場合でも、ネットワーク設定によってはこのメッセージが出力される場合があります。その場合は、このメッセージを無視して、インストールを続行してください。

インストールを続行しますか？

無視して続行する場合は[はい]ボタンを、中止する場合は[いいえ]ボタンをクリックしてください。

[原因]

ローカル・ネットワークの疎通確認を行いました。応答がありませんでした。

[対処]

ローカル・ループバック・アドレスや、IP アドレスの設定を確認してください。

0:製品名



## KNAE04308-W

{0}に対して、通信状態を確認しましたが、応答がありませんでした。

{1}は、{0}をあて先として通信します。その際に通信エラーとなるおそれがあります。

指定した値を確認してください。

指定した値に問題がない場合でも、ネットワーク設定によってはこのメッセージが出力される場合があります。

その場合は、このメッセージを無視して、インストールを続行してください。

インストールを続行しますか？

無視して続行する場合は[はい]ボタンを、再入力する場合は[いいえ]ボタンをクリックしてください。

[原因]

指定した値に対して、ネットワークの疎通確認を行いました。が、応答がありませんでした。

[対処]

指定した値を確認してください。

0:ホスト名または、IP アドレス

1:製品名

## KNAE04309-W

Hitachi Command Suite 製品のサービスの停止に失敗しました。サービスの停止が遅延しているおそれがあります。

[再試行] ボタンをクリックして、Hitachi Command Suite 製品のサービスを停止してください。

サービスが停止できない場合の原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

[原因]

Hitachi Command Suite 製品のサービスの停止に失敗しました。

次の要因が考えられます。

- ・管理サーバが稼働中であり、サービスの停止が遅延している。

[対処]

[再試行] ボタンをクリックして再度 Hitachi Command Suite 製品のサービスの停止を実行してください。

## KNAE04310-W

Hitachi Command Suite 製品のサービスの停止に失敗しましたが、インストールは正常に完了しました。サービスの停止が遅延しているか、Tuning Manager と連携しているおそれがあります。

しばらく待ってからサービスを停止してください。Tuning Manager と連携している場合は、リモート接続先の Hitachi Command Suite 製品のサービスを停止してからサービスを停止してください。

サービスが停止できない場合は、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

[原因]

Hitachi Command Suite 製品のサービスの停止に失敗しました。

次の要因が考えられます。

- ・管理サーバが稼働中であり、サービスの停止が遅延している。
- ・ほかのサーバマシンにインストールされている Tuning Manager と連携しているため、Hitachi Command Suite 製品のサービスが使用されている。

[対処]

再度 Hitachi Command Suite 製品のサービスの停止を実行してください。Tuning Manager と連携している場合は、リモート接続先の Hitachi Command Suite 製品のサービスを停止してから実施してください。

サービスが停止できない場合は、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

## KNAE04311-W

アンインストールが不完全な状態で終了しました。

Hitachi Command Suite 共通コンポーネントを使用する製品をインストールしない場合は問題ありません。

インストールする場合、原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。

障害情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

[原因]

アンインストールが不完全な状態で終了しました。

[対処]

Hitachi Command Suite 共通コンポーネントを前提とする製品をインストールしない場合は問題ありません。

インストールする場合は、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

## KNAE04312-W

アンインストールが不完全な状態で終了しました。

Hitachi Command Suite 製品を再インストールしない場合は問題ありません。

再インストールする場合、原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。

障害情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

[原因]

アンインストールが不完全な状態で終了しました。

[対処]

Hitachi Command Suite を再インストールしない場合は問題ありません。

再インストールする場合は、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

## KNAE04313-W

OS を再起動するまでは、{0}は正しく動作しません。

[原因]

OS を再起動するまで、{0}に対する設定変更は有効になりません。

[対処]

{0}をインストールしたマシンのリブートを行ってください。

0:製品名

## KNAE04314-W

{0}サーバは起動途中です。

数分待ってから、{1}を使用してください。

[原因]

管理サーバは起動中のため、{1}は現在使用できません。

[対処]

数分待ってから、{1}を使用してください。使用できない場合は、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

0:サーバ名

1:製品名

## KNAE04315-W

{0}サーバが処理中のため、{1}製品のサービスを停止できません。

数分待ってから、再度サービスを停止してください。

[原因]

管理サーバが処理中のため、{1}のサービスを停止できません。

[対処]

数分待ってから、再度サービスを停止してください。サービスが停止できない場合は、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

0:サーバ名

1:製品名

## KNAE04316-W

Hitachi Device Manager がインストールされているホスト({0})への通信状態を確認しましたが、応答がありませんでした。

{1}は、Hitachi Device Manager がインストールされているホストと通信します。その際、通信エラーとなるおそれがあります。

IP アドレスやホスト名、ポート番号の設定を確認してください。

正しく設定されている場合でも、ネットワーク設定によってはこのメッセージが出力される場合があります。その場合は、このメッセージを無視して、インストールを続行してください。

インストールを続行しますか？

無視して続行する場合は[はい]ボタンを、再入力する場合は[いいえ]ボタンをクリックしてください。

[原因]

指定した値に対して、ネットワークの疎通確認を行いました。応答がありませんでした。

[対処]

指定した値を確認してください。

0:ホスト名または、IP アドレス

1:製品名

## KNAE04319-W

{0}は、この OS をサポートしていません。{0}がサポートする OS を確認してください。

インストールを続行しますか？

無視して続行する場合は[はい]ボタンを、中止する場合は[いいえ]ボタンをクリックしてください。

[原因]

インストールを実行した OS はサポート対象外です。

[対処]

{0}がサポートする OS を確認してください。

0:製品名

## KNAE04322-W

JP1/Automatic Operation または Hitachi Command Suite 製品のサービスの停止に失敗しました。サービスの停止が遅延しているおそれがあります。

[再試行] ボタンをクリックして、JP1/Automatic Operation および Hitachi Command Suite 製品のサービスを停止してください。

サービスが停止できない場合の原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

[原因]

JP1/Automatic Operation または Hitachi Command Suite 製品のサービスの停止に失敗しました。次の要因が考えられます。

- ・管理サーバが稼働中であり、サービスの停止が遅延している。

[対処]

[再試行] ボタンをクリックして再度、JP1/Automatic Operation および Hitachi Command Suite 製品のサービスの停止を実行してください。

## KNAE04323-W

JP1/Automatic Operation または Hitachi Command Suite 製品のサービスの停止に失敗しましたが、インストールは正常に完了しました。サービスの停止が遅延しているか、Tuning Manager と連携しているおそれがあります。

しばらく待ってからサービスを停止してください。Tuning Manager と連携している場合は、リモート接続先の Hitachi Command Suite 製品のサービスを停止してからサービスを停止してください。サービスが停止できない場合は、顧客問い合わせ窓口にご連絡してください。

### [原因]

JP1/Automatic Operation または Hitachi Command Suite 製品のサービスの停止に失敗しました。次の要因が考えられます。

- ・管理サーバが稼働中であり、サービスの停止が遅延している。
- ・ほかのサーバマシンにインストールされている Tuning Manager と連携しているため、Hitachi Command Suite 製品のサービスが使用されている。

### [対処]

再度、JP1/Automatic Operation および Hitachi Command Suite 製品のサービスの停止を実行してください。Tuning Manager と連携している場合は、リモート接続先の Hitachi Command Suite 製品のサービスを停止してから実施してください。

サービスが停止できない場合は、顧客問い合わせ窓口にご連絡してください。

## KNAE04324-E

JP1/Base の起動順序定義ファイルの更新に失敗しました。

顧客問い合わせ窓口にご連絡してください。

### [原因]

JP1/Base の起動順序定義ファイルの更新に失敗しました。

### [対処]

顧客問い合わせ窓口にご連絡してください。

## KNAE04325-W

JP1/Base の認証サーバが起動していません。

認証サーバを起動しますか？

起動する場合は[はい]ボタンを、起動させずにインストールを中止する場合は「いいえ」をクリックし、手動で認証サーバを起動してください。

### [原因]

JP1/Base の認証サーバが起動していません。

### [対処]

インストールを中止する場合は「いいえ」をクリックし、手動で認証サーバを起動してください。

## KNAE04326-E

タスク処理エンジンの実行エージェントの設定に失敗しました。

インストール完了後に JP1 ユーザーに必要な権限を設定し、実行エージェントを手動で設定してください。

設定に失敗する場合は、障害情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

[原因]

JP1 ユーザーの権限に JP1\_JPQ\_Admin が設定されていない可能性があります。

[対処]

インストール完了後に JP1 ユーザーに必要な権限を設定し、実行エージェントを手動で設定してください。

設定に失敗する場合は、障害情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

## KNAE04327-W

設定ファイル ({0}) の更新に失敗しました。

ファイルの状態を確認し、再度インストールしてください。

[原因]

設定ファイルの更新に失敗しました。

[対処]

更新に失敗したファイルの状態を確認し、再度インストールしてください。

0:ファイル名

## KNAE04501-E

{0}グループのユーザーでインストールしてください。

インストールを中止します。

0:グループ名

## KNAE04502-E

{0}グループのユーザーでアンインストールしてください。

アンインストールを中止します。

[原因]

Administrators グループの権限を持たないユーザーはアンインストールできません。

[対処]

Administrators グループの権限を持つユーザーがアンインストールしてください。

0:グループ名

## KNAE04503-E

この OS には、{0}をインストールできません。{0}がサポートする OS を確認してください。

[原因]

インストールを実行した OS は未サポートであり、インストールできません。

[対処]

{0}がサポートする OS を確認してください。

O:製品名

## KNAE04504-E

Server Core 環境には、{0}をインストールできません。

インストールを中止します。

[原因]

インストールを実行した Server Core 環境は未サポートであり、インストールできません。

[対処]

{0}製品のサポート環境を確認してください。

O:製品名

## KNAE04505-E

新しいバージョンの{0}がインストールされているため、ダウングレードできません。インストールを中止します。

[原因]

ダウングレードインストールはできません。

[対処]

インストールする{0}のバージョンを確認してください。

O:製品名

## KNAE04506-E

現在インストールされている{0}のバージョンから、アップグレードインストールできません。インストールを中止します。

[原因]

現在インストールされている{0}のバージョンからのアップグレードインストールはできません。

[対処]

リリースノートを参照し、アップグレードインストールの対象となっているバージョンを確認してください。

O:製品名



## KNAE04507-E

HiRDB/EmbeddedEdition \_HD0 のサービスが起動していないため、インストールできません。インストールを中止します。

HiRDB/EmbeddedEdition \_HD0 サービスを起動してから再度インストールしてください。

[原因]

HiRDB/EmbeddedEdition \_HD0 のサービスが起動していません。

[対処]

HiRDB/EmbeddedEdition \_HD0 のサービスを起動してからインストールしてください。

## KNAE04509-E

HiRDB/EmbeddedEdition \_HD0 のサービスが起動していないため、アンインストールできません。アンインストールを中止します。

HiRDB/EmbeddedEdition \_HD0 サービスを起動してから再度アンインストールしてください。

[原因]

HiRDB/EmbeddedEdition \_HD0 のサービスが起動していません。

[対処]

HiRDB/EmbeddedEdition \_HD0 サービスを起動してから再度アンインストールしてください。

## KNAE04510-E

HiRDB/ClusterService \_HD0 のサービスが起動しているため、インストールできません。インストールを中止します。HiRDB/ClusterService \_HD0 サービスを停止してから再度インストールしてください。

[原因]

HiRDB/ClusterService \_HD0 のサービスが起動しています。

[対処]

HiRDB/ClusterService \_HD0 サービスを停止してから再度インストールしてください。

## KNAE04511-E

HiRDB/ClusterService \_HD0 のサービスが起動しているため、アンインストールできません。アンインストールを中止します。

HiRDB/ClusterService \_HD0 サービスを停止してから再度アンインストールしてください。

[原因]

HiRDB/ClusterService \_HD0 のサービスが起動しています。

[対処]

HiRDB/ClusterService \_HD0 サービスを停止してから再度アンインストールしてください。



## KNAE04512-E

{0}が使用する JDK が見つかりません。

hcmdschgjdk または hcmds64chgjdk コマンドを実行して、JDK を設定してください。

{0}に同梱されていない JDK を使用する場合は、JDK を別途インストールしたあと、hcmdschgjdk または hcmds64chgjdk コマンドを実行してください。

[原因]

{0}が使用する JDK の設定が壊れています。

[対処]

hcmdschgjdk または hcmds64chgjdk コマンドを実行して、JDK を設定してください。

{0}に同梱されていない JDK を使用する場合は、JDK を別途インストールしたあと、hcmdschgjdk または hcmds64chgjdk コマンドを実行してください。

0:製品名

## KNAE04513-E

インストールを中止します。setup.exe を実行してください。

[原因]

setup.exe 以外のファイルからインストーラーが起動されました。

[対処]

setup.exe を実行してください。

## KNAE04514-E

インストールに必要なファイル({0})を読み込めません。

次の原因が考えられます。

- ・インストールメディアから Windows 上のドライブへのコピーが失敗した。
- ・コピーしたファイルが Windows 上のドライブから削除された。
- ・コピー先のフォルダ名に半角英数字以外の文字が使用されている。

上記に該当する場合、その問題を解決してください。

それでも解決しない場合、原因の究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。

障害情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

[原因]

インストールに必要なファイルを読み込めません。

次の原因が考えられます。

- ・統合インストールメディアから Windows 上のドライブへのコピーが失敗した。
- ・コピーしたファイルが Windows 上のドライブから削除された。
- ・コピー先のフォルダ名に半角英数字以外が使用されている。

[対処]

要因に応じて、問題を解決してください。

それでも解決しない場合、原因の究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

0:ファイル名

### KNAE04515-E

ファイル({0})の読み込みに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。

障害情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

[原因]

予期しないエラーのため、ファイルの読み込みに失敗しました。

[対処]

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。

障害情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

0:ファイル名

### KNAE04516-E

{0}のプログラムが、管理サーバのデータベースに接続しています。

Tuning Manager サーバが管理サーバのデータベースにアクセスしている可能性が高いので、{0}上の Tuning Manager サーバのサービスを停止してください。

[原因]

リモート接続先のプログラムが、管理サーバのデータベースに接続しています。

[対処]

リモート接続先の Tuning Manager サーバのサービスを停止してください。

0:IP アドレス

### KNAE04517-E

インストール先として指定したパスに、使用できない文字が含まれています。インストール先のパスは、次の文字で指定してください。

A~Z a~z 0~9 . \_ ( ) 半角スペース

[原因]

インストール先として指定したパスに、使用できない文字が含まれています。

[対処]

インストール先のパスは、次の文字で指定してください。

A~Z a~z 0~9 . \_ ( ) 半角スペース

## KNAE04518-E

64ビットアプリケーション用のフォルダ({0})にはインストールできません。ほかのフォルダを指定してください。

アップグレードインストールの場合は、いったん{1}をアンインストールしたあと、別の場所に再度インストールし直してください。

[原因]

64ビットアプリケーション用のフォルダは、インストール先に指定できません。

[対処]

64ビットアプリケーション用のフォルダ以外のフォルダを指定してください。

0:ディレクトリパス

1:製品名

## KNAE04519-E

インストール先として指定するパスは、64バイト以内で指定してください。

[原因]

インストール先として指定したパスが長過ぎます。

[対処]

インストール先として指定するパスは、64バイト以内で指定してください。

## KNAE04520-E

データベースファイルの格納先として指定したパスに使用できない文字が含まれています。ファイルの格納先のパスは、次の文字で指定してください。

A~Z a~z 0~9 . \_ ( ) 半角スペース

[原因]

データベースの格納先として指定したパスに使用できない文字が含まれています。

[対処]

データベースファイルの格納先として指定するパスは、次の文字で指定してください。

A~Z a~z 0~9 . \_ ( ) 半角スペース

## KNAE04521-E

64ビットアプリケーション用のフォルダ({0})はデータベースの格納先として指定できません。ほかのフォルダを指定してください。

[原因]

64ビットアプリケーション用のフォルダは、データベースの格納先に指定できません。

[対処]

64ビットアプリケーション用のフォルダ以外のフォルダを指定してください。

### KNAE04522-E

データベースファイルの格納先として指定するパスは、90 バイト以内で指定してください。

[原因]

データベースファイルの格納先として指定したパスが長過ぎます。

[対処]

データベースファイルの格納先として指定するパスは、90 バイト以内で指定してください。

### KNAE04523-E

指定した IPv4 アドレスまたはホスト名が長過ぎます。IPv4 アドレスまたはホスト名は、32 バイト以内で指定してください。

[原因]

指定した IPv4 アドレスまたはホスト名が長過ぎます。

[対処]

IPv4 アドレスまたはホスト名は、32 バイト以内で指定してください。

### KNAE04524-E

バックアップファイルの格納先として指定したパスに使用できない文字が含まれています。ファイルの格納先のパスは、次の文字で指定してください。

A~Z a~z 0~9 . \_ ( ) 半角スペース

[原因]

バックアップファイルの格納先として指定したパスに使用できない文字が含まれています。

[対処]

ファイルの格納先のパスは、次の文字で指定してください。

A~Z a~z 0~9 . \_ ( ) 半角スペース

### KNAE04525-E

バックアップファイルの格納先として指定するパスは、150 バイト以内で指定してください。

[原因]

バックアップファイルの格納先として指定したパスが長過ぎます。

[対処]

バックアップファイルの格納先として指定するパスは、150 バイト以内 で指定してください。

## KNAE04526-E

予期しないエラーが発生しました。{0}のインストールを中止します。顧客問い合わせ窓口にご連絡してください。

[原因]

予期しないエラーが発生しました。

[対処]

顧客問い合わせ窓口にご連絡してください。

0:製品名

## KNAE04527-E

ポート番号に無効な値が指定されました。ポート番号には1～65535の数字を指定してください。

[原因]

ポート番号に無効な値が指定された。

[対処]

ポート番号に1～65535の数字を指定する。

## KNAE04528-E

Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのエラーが発生しました。顧客問い合わせ窓口にご連絡してください。

[原因]

Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのエラーが発生しました。

[対処]

顧客問い合わせ窓口にご連絡してください。

## KNAE04530-E

データベースのバックアップ取得に失敗しました({0})。インストールを中止します。

バックアップ先のフォルダの容量が不足しているおそれがあります。バックアップ先のフォルダの容量を確保するか、別のフォルダを指定して再度インストールしてください。同エラーが発生する場合は、顧客問い合わせ窓口にご連絡してください。

[原因]

バックアップ先のフォルダの容量が不足しているおそれがあります。

[対処]

バックアップ先のフォルダの容量を追加し、再度インストールしてください。同エラーが発生する場合は、顧客問い合わせ窓口にご連絡してください。

0:要因

## KNAE04531-E

データベースのバックアップ取得に失敗しました。インストールを中止します。

サービスの停止が遅延しているか、Tuning Manager と連携しているおそれがあります。

Tuning Manager と連携している場合は、リモート接続先の Hitachi Command Suite 製品のサービスを停止してから実施してください。

同じエラーが発生する場合は、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

### [原因]

データベースのバックアップまたはエクスポート処理中に HiRDB のサービス起動または停止に失敗しました。

次の要因が考えられます。

- ・管理サーバが稼働中であり、サービスの起動または停止が遅延している。
- ・ほかのサーバマシンにインストールされている Tuning Manager と連携しているため、HiRDB のサービスが使用されている。

### [対処]

時間をおいてから再度インストールしてください。Tuning Manager と連携している場合は、リモート接続先の Hitachi Command Suite 製品のサービスを停止してから実施してください。同じエラーが発生する場合は、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

## KNAE04532-E

アンインストールが不完全な状態で終了しました。

インストールされている Hitachi Command Suite 共通コンポーネントを使用する製品に影響が出るおそれがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。

障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### [原因]

アンインストールが不完全な状態で終了しました。

### [対処]

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。

障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

## KNAE04533-E

{0}サーバの初期化に失敗しました。

次のことを確認してください。

- ・ {1} で使用するポート番号がほかのプログラムで使用されていないか。
- ・ 仮想メモリーの容量が十分確保されているか。
- ・ hcmdschgurl または hcmds64chgurl {2} コマンドを実行すると、URL に {3} が表示されるか。
- ・ 管理サーバ上でホスト名が名前解決できるか。

#### [原因]

次の要因が考えられます。

- ・ {1} で使用するポート番号が、管理サーバ上のほかのプログラムで使用されている。
- ・ 管理サーバの仮想メモリの容量が不足している。
- ・ {1} の URL の設定が誤っている。
- ・ 管理サーバの名前解決の設定に問題がある。

#### [対処]

要因に応じて、次の対処をしてください。

- ・ {1} で使用するポート番号がほかのプログラムで使用されている場合

ポート番号が重複しているプログラムを同時に使用しないでください。または、ポート番号を変更してください。

ポート番号によっては、{1} の設定を変更することで解決できます。{1} が使用するポート番号については、マニュアルを参照してください。

- ・ 仮想メモリの容量が不足している場合

仮想メモリの容量を確保してください。

- ・ URL の設定が誤っている場合

hcmdschgurl または hcmds64chgurl コマンドに print オプションを指定すると表示される URL に、管理サーバのホスト名 (IP アドレス) が設定されていることを確認してください。

設定されていない場合は、hcmdschgurl または hcmds64chgurl コマンドに change オプションを指定して、URL を変更してください。hcmdschgurl または hcmds64chgurl コマンドについては、マニュアルを参照してください。

- ・ 名前解決の設定に問題がある場合

管理サーバのホストとローカルホストが、管理サーバ上で正しく名前解決できることを確認してください。クラスタ運用している場合は、論理ホスト名についても確認してください。

0:<サーバ名>(共通コンポーネント)

1:製品名

2:<コマンドオプション>(print)

3:<ホスト名 (IP アドレス) のタイプ>(非クラスタ運用の場合:管理サーバのホスト名 (IP アドレス), クラスタ運用の場合:論理ホスト名)

## KNAE04534-E

{0} がインストールされていません。

{0} をインストールしてから再実行してください。

#### [原因]

{0} がインストールされていません。

#### [対処]

{0} をインストールしてから、再度、インストールを実行してください。

{0}がインストールされているにも関わらず、同じメッセージが表示される場合は、顧客問い合わせ窓口にご連絡してください。

0:製品名

### KNAE04535-E

{0}と排他する製品がインストールされています。

次の製品をアンインストールしてから再実行してください。

- ・ Hitachi Command Suite Automation
- ・ JP1/AJS3 - Manager
- ・ JP1/AJS3 - Agent

[原因]

排他する製品がインストールされています。

[対処]

排他する製品をアンインストールしてから、再度{0}のインストールを実行してください。

排他する製品がインストールされていないにも関わらず、同じメッセージが表示される場合は、顧客問い合わせ窓口にご連絡してください。

0:製品名

### KNAE04537-E

予期しないエラーが発生しました。{0}のインストールを中止します。顧客問い合わせ窓口にご連絡してください。

[原因]

予期しないエラーが発生しました。

[対処]

顧客問い合わせ窓口にご連絡してください。

0:製品名

### KNAE04539-E

サービス名変更に失敗しました。

マニュアルを参照し、サービスの有無を確認して再インストールしてください。

[原因]

サービス名変更に失敗しました。

[対処]

サービスの有無を確認して再度インストールしてください。



## KNAE04540-E

ファイアウォール例外登録に失敗しました。

マニュアルを参照し、例外登録されているか確認してください。登録されていない場合、登録してください。

### [原因]

ファイアウォール例外登録に失敗しました。

次の要因が考えられます。

- ・ファイアウォールのサービスが起動していなかった。

### [対処]

ファイアウォールを有効にする際は、マニュアルを参照し、必要なプログラムが例外登録されているか確認してください。登録されていない場合、登録してください。

## KNAE04542-E

ファイルの操作に失敗しました。

インストール先のアクセス権限を確認し、再度インストールしてください。

### [原因]

ファイルの操作に失敗しました。

### [対処]

インストール先のアクセス権限を確認し、再度インストールしてください。

## KNAE04543-E

{0}体験版の使用期限({1}年{2}月{3}日)が過ぎました。

### [原因]

{0}体験版の使用期限が過ぎました。

0:製品名

1:年

2:月

3:日

## KNAE04544-E

体験版がすでにインストールされているため、製品版はインストールできません。

### [原因]

体験版が既にインストールされているため、製品版はインストールできません。

## KNAE04545-E

体験版は新規インストールの場合だけご使用になれます。

[原因]

体験版は新規インストールでのみご使用になれます。

### KNAE04546-E

インストール対象のサーバマシンで Hitachi Command Suite 製品のサービスが起動しています。このサーバマシンにインストールされている Hitachi Command Suite 製品は、クラスタ環境でセットアップされており、クラスタ環境でのセットアップ手順に従ってサービスを停止する必要があります。

[原因]

すでにインストールされている Hitachi Command Suite 製品が、クラスタ環境でセットアップされています。

[対処]

マニュアルを参照し、クラスタ環境でのセットアップ手順に従ってインストールしてください。

### KNAE04548-E

ファイルの操作に失敗しました。

インストール先のアクセス権限を確認し、手動で削除してください。

[原因]

ファイルの操作に失敗しました。

[対処]

インストール先のアクセス権限を確認し、手動で削除してください。

### KNAE04549-E

未入力の項目があります。

入力してください。

[原因]

入力がされていない項目があります。

[対処]

入力してください。

### KNAE04550-E

ファイアウォール例外登録解除に失敗しました。

マニュアルを参照し、例外登録されているか確認してください。登録されている場合、登録を解除してください。

[原因]

ファイアウォール例外登録解除に失敗しました。

[対処]

マニュアルを参照し、例外登録されているか確認してください。登録されている場合、登録を解除してください。

### KNAE04551-E

内部コンポーネントのインストールに失敗しました。

再度、インストールを実行してください。

同じエラーが発生する場合は、顧客問い合わせ窓口にご連絡してください。

[原因]

内部コンポーネントのインストールに失敗しました。

[対処]

再度、インストールを実行してください。

同じエラーが発生する場合は、顧客問い合わせ窓口にご連絡してください。

### KNAE04554-E

インストールされているバージョンの Hitachi Device Manager はサポートしていません。

サポートしているバージョンの Hitachi Device Manager をインストールし直し、再度、{0}のインストールを実行してください。

[原因]

インストールされている Hitachi Device Manager は未サポートのバージョンです。

[対処]

サポートしているバージョンの Hitachi Device Manager をインストールし直し、再度、{0}のインストールを実行します。

0:製品名

### KNAE04555-E

指定した JP1 ユーザーの認証に失敗しました。

ユーザー名かパスワードが間違っています。設定を確認して、再度実行してください。

JP1 ユーザーを登録していない場合は、インストールを中断し、JP1 ユーザーを登録してください。

同じエラーが出る場合、認証サーバが起動していない可能性があります。

JP1/Base サービスの起動状態を確認してください。

[原因]

次の要因が考えられます。

(1)ユーザー名かパスワードが間違っています。

(2)JP1 ユーザーが登録されていません。

(3)認証サーバが起動していません。

[対処]

(1)の場合、指定した値を確認してください。

(2)の場合、インストールを中止して、JP1 ユーザーを設定するか、インストール後に JP1 ユーザーを設定してください。

(3) の場合、JP1/Base サービスの起動状態を確認してください。

## KNAE04556-E

{0}が前提とする製品がインストールされていません。

次の製品をインストールしてから再実行してください。

- ・ Hitachi Device Manager

[原因]

前提とする製品がインストールされていません。

[対処]

前提とする製品をインストールしてから、再度{0}のインストールを実行してください。

前提となる製品がインストールされているにも関わらず、同じメッセージが表示される場合は、顧客問い合わせ窓口にご連絡してください。

0:製品名

## KNAE04557-E

{0}と排他する製品がインストールされています。

次の製品をアンインストールしてから再実行してください。

- ・ JP1/Automatic Operation
- ・ JP1/AJS3 - Manager
- ・ JP1/AJS3 - Agent
- ・ JP1/Base

[原因]

排他する製品がインストールされています。

[対処]

排他する製品をアンインストールしてから、再度{0}のインストールを実行してください。

排他する製品がインストールされていないにも関わらず、同じメッセージが表示される場合は、顧客問い合わせ窓口にご連絡してください。

0:製品名

## KNAE04558-E

インストール対象のサーバマシンで JP1/Automatic Operation または Hitachi Command Suite 製品のサービスが起動しています。このサーバマシンにインストールされている JP1/Automatic Operation および Hitachi Command Suite 製品は、クラスタ環境でセットアップされており、クラスタ環境でのセットアップ手順に従ってサービスを停止する必要があります。

[原因]

すでにインストールされている JP1/Automatic Operation または Hitachi Command Suite 製品が、クラスタ環境でセットアップされています。

[対処]

マニュアルを参照し、クラスタ環境でのセットアップ手順に従ってインストールしてください。

## KNAE04559-E

このサーバマシンにインストールされている JP1/Automatic Operation または Hitachi Command Suite 製品は、クラスタ環境でセットアップされているため、サービスを停止できません。マニュアルを参照し、クラスタ環境でのアンインストール手順に従ってアンインストールしてください。

[原因]

JP1/Automatic Operation または Hitachi Command Suite 製品は、クラスタ環境でセットアップされてこのサーバマシンにインストールされているため、サービスを停止できません。

[対処]

マニュアルを参照し、クラスタ環境でのアンインストール手順に従ってアンインストールしてください。

## KNAE04565-E

インストール先にネットワークドライブは指定できません。ローカルディスクを指定してください。

[原因]

インストール先にネットワークドライブは指定できません。

[対処]

ローカルディスクを指定してください。

## KNAE04566-E

データベースファイルの格納先にネットワークドライブは指定できません。ローカルディスクを指定してください。

[原因]

データベースファイルの格納先にネットワークドライブは指定できません。

[対処]

ローカルディスクを指定してください。

## KNAE04567-E

データベースのバックアップファイル格納先にネットワークドライブは指定できません。ローカルディスクを指定してください。

[原因]

データベースのバックアップファイル格納先にネットワークドライブは指定できません。

[対処]

ローカルディスクを指定してください。

### KNAE04568-E

指定した IPv6 アドレスに使用できない文字が含まれています。使用できる文字は次のとおりです。

A~F a~f 0~9 . :

[原因]

指定した IPv6 アドレスが不正です。

[対処]

IPv6 アドレスは、次の文字で指定してください。

A-F a-f 0-9 . :

### KNAE04569-E

指定した IPv6 アドレスが長過ぎます。IPv6 アドレスは、47 バイト以内で指定してください。

[原因]

指定した IPv6 アドレスが長過ぎます。

[対処]

IPv6 アドレスは、47 バイト以内で指定してください。

### KNAE04570-E

インストールされている JP1/Base のバージョンは、{0}の前提を満たしていません。

{1}以上の JP1/Base をインストールしてから、{0}のインストールを再度実行してください。

[原因]

インストールされている JP1/Base のバージョンは、{0}の前提を満たしていません。

[対処]

{1}以上の JP1/Base をインストールしてから、{0}のインストールを再実行してください。

0:製品名

1:必要なバージョン

### KNAE04572-E

データベースフォルダのパスの取得に失敗しました。データベースフォルダが参照できるか確認し、インストールを再実行してください。

[原因]

データベースフォルダのパスの取得に失敗しました。

[対処]

データベースフォルダが参照できるか確認し、インストールを再実行してください。

### KNAE04573-E

内部コンポーネントがアンインストールされています。{0}をアンインストールしたあと、再度インストールしてください。

[原因]

内部コンポーネントがアンインストールされています。

[対処]

{0}をアンインストールしたあと、再度インストールしてください。

0:製品名

### KNAE04575-E

JP1/Base がアンインストールされているため、{0}のアンインストールを実行できません。顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

[原因]

JP1/Base がインストールされていません。

[対処]

顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

0:製品名

### KNAE04576-E

前提とする.NET Framework がインストールされていません。{0}が必要とする.NET Framework をインストールしたあと、{0}のインストールを再実行してください。

[原因]

前提とする.NET Framework がインストールされていません。

[対処]

顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

0:製品名

### KNAE04701-I

There is {0}MB of free virtual memory for the management server.

{1} requires {2}MB of virtual memory.

0:available virtual memory

1:product name

2:required virtual memory

### KNAE04702-I

The specified location has enough free capacity for installation.

### KNAE04703-I

The OS version of this system:

{0}

0:OS version

### KNAE04704-I

Hitachi Command Suite Common Common Component is not installed.

### KNAE04705-I

Hitachi Command Suite Common Common Component is installed.

Location: @@@1

0:installed directory

### KNAE04706-I

{0} is not installed.

0:product name

### KNAE04707-I

{0} is installed.

Location: {1}

0:product name

1:installed directory

### KNAE04708-I

{0} is running.

0:host name(IP address)

### KNAE04710-I

The prerequisites check has finished.

If a checked item does not have a Pass status, resolve the problem.

[原因]

The prerequisites check has finished.



[対処]

If a checked item does not have a Pass status, resolve the problem.

### KNAE04711-E

This location does not have enough space for the installation. Add more space.

[原因]

There is not enough space for the installation.

[対処]

This location does not have enough space for the installation. Add more space or change the location.

### KNAE04712-E

Virtual memory free space for the management server is {0}MB. {1} requires {2} of virtual memory, so you must add more.

Lack of free space may lead to unstable system and unable to run program.

[原因]

Not enough virtual memory free space for the management server.

[対処]

Add more virtual memory.

0:available virtual memory

1:product name

2:required virtual memory

### KNAE04713-W

There is not enough virtual memory.

The available free space is currently {0}MB.

{1} requires at least {2}MB of free space. Modify the virtual memory setting to ensure the system has the required space.

Insufficient free space may cause the system to become unstable and programs may not run properly.

[原因]

There may not be enough virtual memory.

[対処]

Modify the virtual memory setting to ensure the system has the required space.

0:free-virtual-memory

1:product name

### KNAE04714-E

A connectivity check was performed for the local host, but there was no response.

A communication error may have occurred because {0} perform communications using the local loopback address (localhost and 127.0.0.1) or the host name as the destination.

Verify the local loopback address and the host name settings.

[原因]

A communication error may have occurred because {0} perform communications using the local loopback address (localhost and 127.0.0.1) or the host name as the destination.

[対処]

Verify the local loopback address and the host name settings.

0:product name

### KNAE04715-W

A connectivity check was performed for {0}, but there was no response.

A communication error may have occurred because {1} perform communications using {0} as the destination.

Verify the value.

Depending on network settings, this message may appear even if there is no problem with the specified value. If this is the case, ignore this message and continue the installation.

[原因]

A communication error may have occurred because {1} perform communications using {0} as the destination.

[対処]

Verify the value. Depending on network settings, this message may appear even if there is no problem with the specified value. If this is the case, ignore this message and continue the installation.

0:host address

1:product name

### KNAE04716-W

{0} cannot be installed in this OS version. Verify the supported OS versions for the {0}.

[原因]

{0} cannot be installed in the OS version.

[対処]

Verify the supported OS versions for the {0}.

0:product name

### KNAE04718-W

The program was not completely removed.

A {0} program may be running.

To re-install, ensure there are no {0} programs running. To determine the cause and resolve the problem, detailed investigation is required. Contact customer support, who may ask you to collect troubleshooting information.

If you do not want to install Hitachi Command Suite Common Component, there is no problem.

[原因]

A product program may be running.

[対処]

To re-install, ensure there are no {0} programs running. To determine the cause and resolve the problem, detailed investigation is required. Contact customer support, who may ask you to collect troubleshooting information.

If you do not want to install Hitachi Command Suite products, there is no problem.

0:product name

### KNAE04719-W

The program was not completely removed.

A {0} program may be running.

To re-install, ensure there are no {0} programs running. To determine the cause and resolve the problem, detailed investigation is required. Contact customer support, who may ask you to collect troubleshooting information.

If you do not want to install Hitachi Command Suite products, there is no problem.

[原因]

A product program may be running.

[対処]

To re-install, ensure there are no {0} programs running. To determine the cause and resolve the problem, detailed investigation is required. Contact customer support, who may ask you to collect troubleshooting information.

If you do not want to install Hitachi Command Suite products, there is no problem.

0:product name

### KNAE04720-W

{0} Server is starting.

Wait a few minutes before using the {1}.

If you cannot use the {1}, to determine the cause and resolve the problem, detailed investigation is required.

Contact customer support, who may ask you to collect troubleshooting information.

[原因]

The management server is starting.

[対処]

Wait a few minutes before using the {1}. You can check whether the {1} service is started by confirming whether the {1} login window is displayed.

If you cannot use the {1} even after waiting for several

minutes, you must determine the

cause by completing a more detailed

investigation. Contact the Support

Center for information about additional

data that you can collect to help

resolve the problem.

0:server name

1:product name

### KNAE04721-W

{0} Server is processing and the service cannot be stopped.

Wait a few minutes before manually stopping the services.

If you cannot stop the services, to determine the cause and resolve the problem, detailed investigation is required.

Contact customer support, who may ask you to collect troubleshooting information.

[原因]

The management server is starting.

[対処]

Wait a few minutes before manually stopping the services. If you cannot stop the services, to determine the cause and resolve the problem, detailed investigation is required.

Contact Support Center, who may ask you to collect troubleshooting information.

0:server name

### KNAE04723-E

{0} cannot be installed in this OS version. Verify the supported OS versions for the {0}.

[原因]

The OS version you are using is not supported.

[対処]

Verify the supported OS versions for the {0}.

0:product name

### KNAE04724-E

You cannot downgrade. A more recent version of {0} is installed. The downgrade will stop.

[原因]

You cannot downgrade.

[対処]

Verify the product version you are installing.

0:product name

### KNAE04725-E

JP1/Automatic Operation services or Hitachi Command Suite services are running on the management server. JP1/Automatic Operation or Hitachi Command Suite products installed on this server are set up in a cluster environment. You must stop the services and manually set up the cluster environment.

[原因]

Existing JP1/Automatic Operation or Hitachi Command Suite products have been set up in the cluster environment.

[対処]

JP1/Automatic Operation services or Hitachi Command Suite services are running on the management server. JP1/Automatic Operation or Hitachi Command Suite products installed on this server are set up in a cluster environment. You must stop the services and manually set up the cluster environment.

### KNAE04726-E

An internal error occurred. The installation will stop.

To determine the cause and resolve the problem, detailed investigation is required.

Contact customer support, who may ask you to collect troubleshooting information.

[原因]

An internal error occurred.

[対処]

Contact the customer support.

### KNAE04727-E

JP1/Automatic Operation or Hitachi Command Suite products on this server are set up in a cluster environment. You must remove them following the cluster environment removal procedure.

[原因]

JP1/Automatic Operation or Hitachi Command Suite products are set up in a cluster environment.

[対処]

You must remove them following the cluster environment removal procedure.

### KNAE04728-E

The JDK was not found. Use the `hcnds64chgjdk` command to set the JDK.

If you do not use the JDK that comes with the {0}, you must install it separately.

[原因]

The JDK is not set appropriately.

[対処]

Use the `hcnds64chgjdk` command to set the JDK.

If you do not use the JDK that comes with the {0}, you must install it separately.

0:product name

### KNAE04729-E

Unable to read file "{0}".

To determine the cause and resolve the problem, detailed investigation is required.

Contact customer support, who may ask you to collect troubleshooting information.

[原因]

Unable to read file.

[対処]

To determine the cause and resolve the problem, detailed investigation is required. Contact Support Center, who may ask you to collect troubleshooting information.

0:filename

### KNAE04730-E

Specify up to 64 bytes for the installation path.

[原因]

The installation path is too long.

[対処]

Specify up to 64 bytes for the installation path.

### KNAE04731-E

Specify up to 90 bytes for the database file path.

[原因]

The path specified for storing database files is too long.

[対処]

Specify up to 90 bytes for the database file path.

### KNAE04732-E

The IPv4 address or host name is too long. Specify up to 128 bytes for the IPv4 address or host name.

[原因]

The IPv4 address or host name is too long.

[対処]

Up to 128 bytes are allowed for the IPv4 address or host name.

### KNAE04733-E

An invalid character is included in the IPv6 address. Valid characters are:

A-F a-f 0-9 . :

[原因]

The IPv6 address is invalid.

[対処]

Valid characters for the IPv6 address are:

A-F a-f 0-9 . :

### KNAE04734-E

The IPv6 address is too long. Specify up to 47 bytes for the IPv6 address.

[原因]

The IPv6 address is too long.

[対処]

Up to 47 bytes are allowed for the IPv6 address.

### KNAE04735-E

Specify up to 150 bytes for the backup file path.

[原因]

The path for backup files is too long.

[対処]

Specify up to 150 bytes for the backup file path.

### KNAE04736-E

An error occurred. {0} installation will stop.

To determine the cause and resolve the problem, detailed investigation is required.

Contact customer support, who may ask you to collect troubleshooting information.

[原因]

An error occurred.

[対処]

To determine the cause and resolve the problem, detailed investigation is required.

Contact customer support, who may ask you to collect troubleshooting information.

0:product name

### KNAE04737-E

The property({0}) is invalid. Specify TRUE or FALSE.

[原因]

A value other than TRUE or FALSE is specified.

[対処]

Specify TRUE or FALSE.

0:property name

### KNAE04738-E

The property({0}) is invalid. Specify SMALL, MEDIUM, or LARGE.

[原因]

A value other than SMALL, MEDIUM, or LARGE is specified.

[対処]

Specify SMALL, MEDIUM, or LARGE.

0:property name

### KNAE04739-E

A data migration error occurred. The cause might be one of the following:

- The specified folder is not empty.



- The specified folder is not readable or writable.

Verify that the folder is empty, readable, and writable, and then start the installer again.

[原因]

The cause might be one of the following:

- The specified folder is not empty.

- The specified folder is not readable or writable.

[対処]

Verify that the folder is empty, readable, and writable, and then start the installer again.

### KNAE04740-E

A data migration error occurred. The cause might be one of the following:

- The destination drive has insufficient free space.

- The specified folder is not empty.

- The specified folder is not readable or writable.

Verify that the folder is empty, readable, and writable, and then start the installer again.

[原因]

The cause might be one of the following:

- The destination drive has insufficient free space.

- The specified folder is not empty.

- The specified folder is not readable or writable.

[対処]

Verify that the folder is empty, readable, and writable, and then start the installer again.

### KNAE04741-E

A data migration error occurred.

To determine the cause and resolve the problem, a detailed investigation is required. Collect the relevant maintenance information, and then contact customer support.

[対処]

To determine the cause and resolve the problem, a detailed investigation is required. Collect the relevant maintenance information, and then contact customer support.

### KNAE04742-E

An error for Hitachi Command Suite Common Components occurred.

To determine the cause and resolve the problem, detailed investigation is required.

Contact customer support, who may ask you to collect troubleshooting information.

[原因]

An error for Hitachi Command Suite Common Components occurred.

[対処]

To determine the cause and resolve the problem, detailed investigation is required.  
Contact customer support, who may ask you to collect troubleshooting information.

### KNAE04744-E

Unable to backup the database({0}). The installation will stop.

Add space to the backup location and try again.

If this error happens again, to determine the cause and resolve the problem, detailed investigation is required.

Contact customer support, who may ask you to collect troubleshooting information.

[原因]

The backup folder does not have enough space.

[対処]

Add space to the backup location and try again. If this error happens again, contact Support, who may ask you to collect troubleshooting information.

0:cause

### KNAE04745-E

Unable to remove completely.

To determine the cause and resolve the problem, detailed investigation is required.

Contact customer support, who may ask you to collect troubleshooting information.

[原因]

Unable to remove completely.

[対処]

To determine the cause and resolve the problem, detailed investigation is required.

Contact customer support, who may ask you to collect troubleshooting information.

### KNAE04746-E

Unable to extract files.

Causes:

- A {0} program is running.
- The install location does not have enough space.
- There is a problem with the installation media.

If any of the above apply, resolve the problem and re-install the product. To determine the cause and resolve the problem, detailed investigation is required. Contact customer support, who may ask you to collect troubleshooting information.

[原因]

Causes:

- A {0} program is running.
- The install location does not have enough space.
- There is a problem with the installation media.

[対処]

If any of the above apply, resolve the problem and re-install the product. To determine the cause and resolve the problem, detailed investigation is required. Contact customer support, who may ask you to collect troubleshooting information.

0:product name

## KNAE04747-E

Unable to initialize {0} server.

Verify that:

- The {1} port is not used by management server programs.
- There is sufficient virtual memory.
- The URL displayed by the "hcnds64chgurl -print" command corresponds to {2}.
- The host name of the management server can be resolved correctly.

[原因]

Causes:

- The {1} port is used by management server programs.
- The management server lacks sufficient free virtual memory.
- The URL for is incorrect.
- Name resolution is not working correctly on the management server.

[対処]

Wait for a while until you can log in to the {1}.

If you cannot log in, confirm and resolve the following items:

-Port conflicts.

Verify that the {1} port is not used by management server programs. If there is a conflicting port, close the program that uses that port or modify {1} settings. For more information, see the Installation and Configuration Guide.

-Virtual Memory.

Verify that the management server has sufficient free virtual memory.

-Host name and IP address settings.

Verify that the management server host name or IP address is specified in the URL. Verify the host-name or IP address by using the "hcnds64chgurl -print" command. To modify the URL setting, use the "hcnds64chgurl -change" command. For more information, see the Installation and Configuration Guide.

-Name Resolution.

Verify that the management server host name and 'localhost' are correctly resolved to the address on the management server. In a cluster environment, also confirm the logical host name.

If you cannot resolve the problem, contact the Support Center to obtain additional information on the data that you must collect to determine the cause and resolve the problem.

0:server name

1:product name

2:host name(IP address)

### KNAE04748-E

An error occurred during the installation process.

To determine the cause and resolve the problem, a detailed investigation is required. Collect the relevant maintenance information, and then contact customer support.

[原因]

An error occurred during the installation process.

[対処]

To determine the cause and resolve the problem, a detailed investigation is required. Collect the relevant maintenance information, and then contact customer support.

### KNAE04749-I

You can run the program on the installation media.

### KNAE04750-I

The SUNWj5rt package is installed.

### KNAE04751-I

All required libraries are installed.

### KNAE04752-I

The Perl language package is installed.

### KNAE04753-I

The kernel parameters are set.

### KNAE04754-I

{0} services must stop during the installation.

Continue? (y/n)

0:product name

### KNAE04755-I

{0} services must stop during the removal.

0:product name

### KNAE04756-I

Installation was canceled.

### KNAE04757-I

Removal was canceled.

### KNAE04758-I

Run the Kill command.

### KNAE04759-W

An attempt to stop the {0} services failed. Stopping the services may be delayed.

Type y to retry stopping the services, or n to cancel.

(y/n):

[原因]

Stopping the services may be delayed.

[対処]

Type y to retry stopping the services, or n to cancel.

0:product name

### KNAE04761-W

The entered port number is invalid. Enter a value between 1 and 65535:

[原因]

The entered port number is invalid.

[対処]

Enter a value between 1 and 65535.

#### KNAE04762-W

The entered value is invalid. Type y to continue or n to cancel.

(y/n):

[原因]

The entered value is invalid.

[対処]

Type y to reenter or n to cancel.

#### KNAE04763-W

The entered value is invalid. Type y to continue ,n to cancel, or e to edit.

(y/n/e):

[原因]

The entered value is invalid.

[対処]

Type y to reenter ,n to cancel, or e to edit.

#### KNAE04764-W

The entered value is invalid. Return to the setting information screen.

[原因]

The entered value is invalid.

[対処]

—

#### KNAE04765-W

An Invalid value was entered 3 times in row. Return to the setting information screen.

[原因]

An Invalid value was entered 3 times in row.

[対処]

—

#### KNAE04768-W

The entered value is invalid. Type i to ignore or c to cancel.

(i/c):

[原因]

The entered value is invalid.

[対処]

Type i to ignore or c to edit.

### KNAE04769-E

The database file path contains an invalid character.

Specify a database file path using the following characters:

A-Z a-z 0-9 \_ /

[原因]

The database file path contains an invalid character.

[対処]

Specify a database file path using the following characters:

A-Z a-z 0-9 \_ /

### KNAE04770-W

The entered value is invalid. Type r to re-check, i to ignore, or c to cancel.

(r/i/c):

[原因]

The entered value is invalid.

[対処]

Type r to re-check, i to ignore, or c to cancel.

### KNAE04771-E

The installation path contains an invalid character.

Specify an installation path using the following characters:

A-Z a-z 0-9 \_ /

[原因]

The installation path contains an invalid character.

[対処]

Specify an installation path using the following characters:

A-Z a-z 0-9 \_ /

### KNAE04775-E

The backup file path contains an invalid character.

Specify a backup file path using the following characters:

A-Z a-z 0-9 \_ /

[原因]

The backup file path contains an invalid character.

[対処]

Specify a backup file path using the following characters:

A-Z a-z 0-9 \_ /

### KNAE04776-E

{0} cannot be installed on this OS version. Refer to the Release Note to verify the supported OS versions for the {0}.

[原因]

{0} cannot be installed on this OS version.

[対処]

Refer to the Release Note to verify the supported OS versions for the {0}.

0:product name

### KNAE04777-E

This installer is dedicated to {0}. The OS or architecture of the installation target is not supported. Refer to the Release Note to verify the supported OS and architecture for the {1}.

[原因]

The OS or architecture of the installation target is not supported by this installer.

[対処]

Refer to the Release Note to verify the supported OS and architecture for the {1}.

0:OS name or architecture name

1:product name

### KNAE04779-E

There is no installed JDK that meets the software requirement of the {0}. Install the required JDK version.

[原因]

There is no installed JDK that meets the software requirement of the {0}.

[対処]

Refer to the Release Note to install the required JDK version.



### KNAE04780-E

A file in the installation media cannot run.

The media might have been mounted with the mount command noexec option.

Mount the media again without using the noexec option.

[原因]

The media might have been mounted with the mount command noexec option.

[対処]

Mount the media again without using the noexec option.

### KNAE04781-E

A file in the installation media cannot run. The installation media may be damaged.

To determine the cause and resolve the problem, a detailed investigation is required. Collect the relevant maintenance information, and then contact customer support.

[原因]

The installation media may be damaged.

[対処]

To determine the cause and resolve the problem, a detailed investigation is required. Collect the relevant maintenance information, and then contact customer support.

### KNAE04782-E

File ({}), required for installation, cannot be read.

The cause might be one of the following:

- The files on the installation media are damaged.
- The mount point contains a invalid character other than one-byte alphanumeric characters or "\_".

Verify that the mount point does not contain invalid characters. If the problem still persists, a detailed investigation is required. Collect the relevant maintenance information, and then contact customer support.

[原因]

The cause might be one of the following:

- The files on the installation media are damaged.
- The mount point contains a invalid character other than one-byte alphanumeric characters or "\_".

[対処]

Verify that the mount point does not contain invalid characters. If the problem still persists, a detailed investigation is required. Collect the relevant maintenance information, and then contact customer support.

0:file name

### KNAE04784-E

/usr/bin/perl is not found. You must install the Perl package.

[原因]

/usr/bin/perl is not found.

[対処]

Install the Perl package.

### KNAE04788-E

The HiRDB service cannot be started.

A detailed investigation is required. Collect the relevant maintenance information, and then contact customer support.

[原因]

The HiRDB service cannot be started.

[対処]

A detailed investigation is required. Collect the relevant maintenance information, and then contact customer support.

### KNAE04790-E

An attempt to execute the {0} command failed.

A detailed investigation is required. Collect the relevant maintenance information, and then contact customer support.

[原因]

An attempt to execute the command failed.

[対処]

To detailed investigation is required. Collect the relevant maintenance information, and then contact customer support.

0:command-name

### KNAE04791-E

Cannot continue the installation because JP1/Automatic Operation services or Hitachi Command Suite services are running. Stop the services, and then try again.

[原因]

JP1/Automatic Operation services or Hitachi Command Suite services are running on the management server.

[対処]

If no problems occur when the JP1/Automatic Operation services and Hitachi Command Suite services are stopped, and then try again.

### KNAE04792-E

A non-root user cannot perform an installation. Log in as root, and then start the installer.

[原因]

A non-root user cannot perform an installation.

[対処]

Log in as root, and then start the installation program.

### KNAE04793-E

Installation cannot run because a removal of {0} is already running.

Complete the removal, and then perform installation again.

[原因]

A removal of {0} is already running.

[対処]

Complete the removal, and then perform installation again.

0:product name

### KNAE04794-E

Another instance of {0} installer is already running.

Complete the current installation, and then run the installation again.

[原因]

Another instance of {0} installer is already running.

[対処]

Complete the current installation, and then run the installation again.

0:product name

### KNAE04795-E

The backup file path contains an invalid character.

Specify a mount path using the following characters:

A-Z a-z 0-9 \_ /

[原因]

The backup file path contains an invalid character.

[対処]

Specify a mount path using the following characters:

A-Z a-z 0-9 \_ /

### KNAE04796-E

File "hinstsetup.tar", required for installation, cannot be read.

The cause might be one of the following:

- The files in the installation media are damaged.
- The mount point contains a invalid character other than one-byte alphanumeric characters or "\_".

Verify that the mount point contains invalid characters. If the problem persists, a detailed investigation is required.

Collect the relevant maintenance information, and then contact customer support.

[原因]

The cause might be one of the following:

- The files in the installation media are damaged.
- The mount point contains a invalid character other than one-byte alphanumeric characters or "\_".

[対処]

Verify that the mount point contains invalid characters. If the problem persists, a detailed investigation is required.

Collect the relevant maintenance information, and then contact customer support.

### KNAE04797-E

{0} cannot be installed in this OS version. Verify the supported OS versions for the {0}.

[原因]

The OS version you are using is not supported.

[対処]

Verify the supported OS versions for the {0}.

0:product name

### KNAE04798-E

Installation will be canceled because the /tmp directory is not found. Create the /tmp directory, and then start the installation again.

[原因]

/tmp directory is not found.

[対処]

Create the /tmp directory, and then start the installation again.

### KNAE04799-E

The installer cannot start because there is not enough temporary space. Ensure that the system meets the free space requirement.

Directory: {0}, Available: {1}MB

[原因]

There is not enough temporary space.

[対処]

Refer to the Release Note to ensure your system meets the free space requirements.

0:directory

1:free-space

### KNAE04800-E

A non-root user cannot perform a removal. Log in as root, and then restart the removal program.

[原因]

A non-root user cannot performe removal.

[対処]

Log in as root, and then start the removal program.

### KNAE04801-E

Another removal of {0} installer is already running.

[原因]

Another removal of {0} installer is already running.

[対処]

—

0:product name

### KNAE04802-E

Removal cannot run because an installation of {0} is already running.

Complete the installation, and then run the removal again.

[原因]

Removal cannot run because an installation of {0} is already running.

[対処]

Complete the installation, and then run the removal again.

0:product name

### KNAE04803-E

A removal cannot run in the current directory {0}. Change the current directory to /root, and then start the removal again.

[原因]

The current directory is not /root.

[対処]

Change the current directory to /root, and then start the removal again.

0:Current directory

### KNAE04804-E

Removal will be canceled because the /tmp directory is not found. Create the /tmp directory, and then start the removal again.

[原因]

/tmp directory is not found.

[対処]

Create the /tmp directory, and then start the removal again.

### KNAE04805-E

The removal cannot start because there is not enough temporary space.

Directory: {0}, Available: {1}MB

[原因]

There is not enough temporary space.

[対処]

Refer to the Release Note to ensure your system meets the free space requirements.

0:directory

1:free-space

### KNAE04806-E

The following shell limits are smaller than the minimum requirement

(Parameter) (Current) (Minimum)

{0} {1} {2}

[原因]

The shell limits are smaller than the minimum value.

[対処]

Set adequate shell limits referring to the procedure described in the message.

0:parameter

1:current value

2:minimum value

### KNAE04807-E

The following kernel parameters are smaller than the minimum requirement.

(Parameter) (Current) (Minimum)

{0} {1} {2}

[原因]

The kernel parameters are smaller than the minimum requirement.

[対処]

Set adequate kernel parameters referring to the procedure described in the message.

0:parameter

1:current value

2:minimum value

### KNAE04808-E

{0} is not installed.

Install {0}, and then try again.

[原因]

{0} is not installed.

[対処]

Install {0}, and then try the installation again.

If the same message appears although {0} has been installed, contact the Support Center.

0: Product name

### KNAE04809-E

The installed JP1/Base version does not meet the prerequisites for {0}.

Install JP1/Base version {1} or higher, and then try to install {0} again.

[原因]

The installed JP1/Base version does not meet the prerequisites for {0}.

[対処]

Install JP1/Base version {1} or higher, and then try to install {0} again.

0: Product name

1: Required version

### KNAE04810-E

{0} cannot be removed because JP1/Base is not installed. Contact the Support Center.

[原因]

JP1/Base is not installed.

[対処]

Contact the support center.

0: Product name

### KNAE04811-E

Products that conflict with {0} are installed.

Remove the following products, and then retry the operation:

- Hitachi Automation Director
- JP1/AJS3 - Manager
- JP1/AJS3 - Agent

[原因]

Conflicting products are installed.

[対処]

Remove the conflicting products, and then try installing {0} again.

If the same message appears even when no conflicting products are installed, contact the Support Center.

0: Product name

### KNAE04812-E

内部コンポーネントのインストールに失敗しました。

再度、インストールを実行してください。

同じエラーが発生する場合は、顧客問い合わせ窓口にご連絡してください。

[原因]

内部コンポーネントのインストールに失敗しました。

[対処]

再度、インストールを実行してください。

同じエラーが発生する場合は、顧客問い合わせ窓口にご連絡してください。



## KNAE04813-E

タスク処理エンジンの実行エージェントの設定に失敗しました。

インストール完了後に JP1 ユーザーに必要な権限を設定し、実行エージェントを手動で設定してください。

設定に失敗する場合は、障害情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

[原因]

JP1 ユーザーの権限に JP1\_JPQ\_Admin が設定されていない可能性があります。

[対処]

インストール完了後に JP1 ユーザーに必要な権限を設定し、実行エージェントを手動で設定してください。

設定に失敗する場合は、障害情報を収集し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

## 3.1.6 KNAE05000～KNAE05999 のメッセージ一覧

### KNAE05003-E

データベースにアクセスするユーザー情報が取得できませんでした。

[原因]

共通コンポーネントが起動していない可能性があります。

[対処]

共通コンポーネントが起動していることを確認してください。起動している場合は、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

### KNAE05100-I

データベースのメンテナンスを開始します。

### KNAE05101-I

データベースのメンテナンスを終了しました。

## 3.1.7 KNAE06000～KNAE06999 のメッセージ一覧

### KNAE06001-I

Plugin execution finished. ReturnCode:{0}

[原因]

部品の実行が終了しました。

[対処]

ReturnCode の値が 0 以外の場合は、マニュアルおよび同時に出力されたコマンド出力を参考に対処してください。

0:部品の戻り値

### KNAE06102-E

新しいバージョンの{0}がインストールされているため、ダウングレードできません。インストールを中止します。

[原因]

ダウングレードインストールはできません。

[対処]

インストールする製品のバージョンを確認してください。

0:製品名称

### KNAE06104-E

インストール先として指定するパスは、150 バイト以内で指定してください。

[原因]

インストール先として指定したパスが長過ぎます。

[対処]

インストール先として指定するパスは、150 バイト以内で指定してください。

### KNAE06105-E

ファイルの操作に失敗しました。

インストール先のアクセス権限を確認し、手動で削除してください。

[原因]

ファイルの操作に失敗しました。

[対処]

インストール先のアクセス権限を確認し、手動で削除してください。

### KNAE06106-W

アンインストールを実行すると、インストールフォルダ下のファイル、フォルダがすべて削除されます。よろしいですか？

[原因]

JP1/Automatic Operation のアンインストールに対する事前確認です。

[対処]

インストールフォルダ下のファイル、フォルダがすべて削除されても問題ない場合は、アンインストールを続行してください。

### KNAE06200-E

The storage system type could not be obtained. (serialNumber = {0})

[原因]

ストレージシステムのタイプを取得できませんでした。

[対処]

ストレージシステムが HDvM に登録されていることを確認してください。

0:ストレージシステムのシリアル番号

### KNAE06201-E

The canonical name of the LUN could not be obtained. (runtimeName = {0})

[原因]

LUN の Canonical 名を取得できませんでした。

[対処]

LUN が VMware vSphere で認識されていることを確認してください。

0:LUN のランタイム名

### KNAE06202-E

HBA was not found.

[原因]

HBA が見つかりませんでした。

[対処]

HBA 名が正しいことを確認してください。

### KNAE06203-E

The SCSI LUN path was not found.

[原因]

SCSI LUN のパスが見つかりませんでした。

[対処]

HBA 名が正しいことを確認してください。

### KNAE06204-E

The OS type of the virtual server template is not supported. {0}

[原因]

テンプレートの OS 種別はサポートしていません。

[対処]

サポートしている OS のテンプレートを指定してください。

0:テンプレートの OS 種別

### KNAE06205-E

The OS type could not be obtained from the virtual server template. {0}

[原因]

テンプレートから OS 種別が取得できません。

[対処]

別のテンプレートを指定してください。

0:テンプレート名

### KNAE06206-E

The same name is specified for two or more virtual servers. {0}

[原因]

2 つ以上の同じ名前の仮想サーバが存在します。

[対処]

他の仮想サーバ名を指定してください。

0:仮想サーバ名

### KNAE06207-E

An attempt to establish a connection with the virtual server is taking longer than expected.

[原因]

仮想サーバとの通信の確立が遅延しています。

[対処]

仮想サーバを直接確認してください。

### KNAE06208-E

The specified property is undefined. {0}

[原因]

スタティックルート用の変数の値が空です。

[対処]

スタティックルートは設定しません。手動で設定してください。

### KNAE06209-E

The specified port group was not found on the virtual server. {0}

[原因]

指定されたポートグループは仮想サーバに存在しません。

[対処]

仮想サーバ（テンプレート）が持っているポートグループを指定してください。

0:ポートグループ名

### KNAE06210-E

The specified IP address is formatted incorrectly.

[原因]

指定の値が IP アドレスの形式ではありません。

[対処]

IP アドレスの形式で指定してください。

### KNAE06211-E

The corresponding network interface was not found.

[原因]

対応するネットワークインターフェースが見つかりませんでした。

[対処]

仮想マシンにネットワークインターフェースが設定されているか確認してください。

### KNAE06212-E

Error was occurred while adding a static route (errCode={0})

[原因]

スタティックルートの設定中にエラーが発生しました。

[対処]

仮想マシンにネットワークインターフェースが設定されているか確認してください。

0:戻り値

### KNAE06213-E

A file access error occurred. {0} (errCode = {1})

[原因]

対象ファイルへのアクセスでエラーが発生しました。

[対処]

対象ファイルにアクセスできるユーザーかどうか、またはディスクに十分な空き容量があることを確認してください。

0:操作対象ファイル

1:部品の戻り値

### KNAE06214-E

The ping command returned a non-zero value.

[原因]

ping コマンドが 0 以外を返しました。

[対処]

対象サーバが起動しているか確認してください。

### KNAE06215-E

The virtual server does not have a network adapter. {0}

[原因]

仮想サーバにネットワークアダプターが存在しません。

[対処]

ポートグループの変更を行いません。手動でネットワークアダプターを追加し、ポートグループを設定してください。

0:仮想サーバ名

### KNAE06217-E

The Linux.adminPassword property is mandatory when adding a virtual server in Linux.

[原因]

管理者権限を持つ OS ユーザーのパスワードは Linux VM の追加では必須項目です。

[対処]

サービス設定画面で管理者権限を持つ OS ユーザーのパスワードを入力してください。

### KNAE06218-E

The IP address or host name is invalid. Check whether the destination exists. (destination = {0})

[原因]

IP アドレスまたはホスト名が不正です。

[対処]

IP アドレスまたはホスト名が存在するか確認してください。

0:IP アドレスまたはホスト名

### KNAE06219-E

The IP address or host name is invalid. Check the status code of the ICMP echo. (destination = {0}, status code = {1})

[原因]

IP アドレスまたはホスト名が不正です。

[対処]

StatusCode を確認してください。

0:IP アドレスまたはホスト名

1:ICMP エコーに対する StatusCode

### KNAE06220-E

Shutdown confirmation processing timed out because the shutdown processing took longer than expected.

[原因]

シャットダウンの遅延により、シャットダウン終了確認処理がタイムアウトしました。

[対処]

仮想サーバの管理ツールで仮想サーバの状態を確認してください。

### KNAE06221-E

Processing to acquire an IP address from the virtual server failed.

[原因]

対象となる仮想サーバに NIC が設定されていません。

または、ICMP(ECHO)応答を許可していません。

[対処]

対象となる仮想サーバに NIC が設定されているか確認してください。

対象となる仮想サーバが ICMP(ECHO)応答を許可しているか確認してください。

### KNAE06222-E

The power status cannot be obtained from the virtual server.

[原因]

仮想サーバから電源状態を取得できません。

[対処]

仮想サーバの管理ツールで仮想サーバの状態を確認してください。

### KNAE06223-I

The specified program or port number is already registered. ({0})

[原因]

ファイアウォールの例外条件に登録しようとしたプログラムまたはポート番号が、登録済みであることを示します。

[対処]

特に必要ありません。

0:登録済みのプログラム名またはポート番号

### KNAE06224-E

The entered passwords do not match.

[原因]

再入力したパスワードと最初に入力したパスワードが異なります。

[対処]

再入力したパスワードに最初に入力したパスワードと同じパスワードを入力してください。

### KNAE06225-E

The <html-output> entry in the report definition file is invalid.

[原因]

レポート定義ファイルの<html-output>は無効です。

[対処]

レポート定義ファイルから<html-output>の定義を削除してください。

### KNAE06226-E

The data read from an Excel or CSV file exceeded the maximum length.

[原因]

Excel/CSV ファイルから読み取ったデータの長さが最大長を超えています。

[対処]

Excel/CSV ファイルの内容を見直してください。

### KNAE06227-E

Data read from an Excel or CSV file contained invalid characters {0} in line {1}.

[原因]



Excel/CSV ファイルから読み取ったデータに、使用できない不正な文字があります。

[対処]

Excel/CSV ファイルの内容を見直してください。

0:不正な文字を含む Excel/CSV ファイルのセルのデータ

1:不正な文字がある行番号

### KNAE06228-E

The specified path is not a Windows absolute path.

[原因]

指定したパスが Windows の絶対パスではありません。

[対処]

Windows の絶対パスを指定してください。

### KNAE06229-E

The specified path is not a Linux absolute path.

[原因]

指定したパスが Linux の絶対パスではありません。

[対処]

Linux の絶対パスを指定してください。

### KNAE06230-E

A folder with the specified output file name already exists.

[原因]

指定した出力ファイル名と同名のフォルダが存在します。

[対処]

別のファイル名を指定してください。

### KNAE06231-E

A directory with the specified output file name already exists.

[原因]

指定した出力ファイル名と同名のディレクトリが存在します。

[対処]

別のファイル名を指定してください。

### KNAE06232-E

The status of the specified storage system is not the most recent status.

[原因]

指定したストレージシステムの状態が、最新ではありません。

[対処]

ストレージシステムの更新を行ってください。

### KNAE06233-E

The specified value is invalid. {0}:{1}

[原因]

指定された値は無効です。

[対処]

別の値を指定してください。

0:指定された値の種別

1:指定された値

### KNAE06234-E

The specified value is not registered as an operation target. {0}:{1}

[原因]

指定された値が、操作対象に登録されていません。

[対処]

別の値を指定してください。

0:指定された値の種別

1:指定された値

### KNAE06235-E

The specified value is already registered. {0}:{1}

[原因]

指定された値は、すでに登録されています。

[対処]

別の値を指定してください。

0:指定された値の種別

1:指定された値

## KNAE06236-E

There is not enough free space in {0}.

[原因]

空き容量が不足しています。

[対処]

別の値を指定してください。

0:空き容量が不足している項目名

## KNAE06237-E

Multi-byte characters cannot be used.

[原因]

プロパティにマルチバイト文字が指定されました。

[対処]

マルチバイト文字を含まない値を指定してください。

## KNAE06238-E

Two or more objects of the same name exist in the specified environment.:{0}

[原因]

指定された環境に、同じ名前のオブジェクトが複数存在しています。

[対処]

別の値を指定してください。または、オブジェクトの名前を変更してください。

0:すでに存在するオブジェクト

## KNAE06239-E

The clone cannot be deleted because it is running.:{0}

[原因]

削除するクローンが停止していません。そのためクローンを削除できません。

[対処]

クローンの電源を OFF にしてください。

0:クローン名

## KNAE06240-E

The source virtual server for cloning is not stopped. Therefore, the clone cannot be created.:  
{0}

[原因]

クローン作成元の仮想サーバが停止していません。そのためクローンを作成できません。

[対処]

仮想サーバの電源を OFF にしてください。

0:クローン作成元の仮想サーバ名

### KNAE06241-E

The specified virtual server is not stopped. virtual server name:{0}

[原因]

指定された仮想サーバが停止していません。

[対処]

仮想サーバをシャットダウンしてください。

0:指定された仮想サーバ名

### KNAE06242-E

The name of the clone to be deleted is the same as the name of the clone-source virtual server : {0}

[原因]

削除するクローン名と、クローン作成元の仮想サーバ名が同じです。

[対処]

仮想サーバ名とクローン名は異なる値を指定してください。

0:クローン作成元の仮想サーバ名

### KNAE06243-E

The host name cannot be identified from the specified IP address.

[原因]

指定した IP アドレスからホスト名を取得できません。

[対処]

hosts ファイルまたは DNS の設定を確認してください。

### KNAE06244-E

The specified CPU limit is too low.

[原因]

CPU の制限として、100MHz 未満を指定できません。

[対処]

CPU の制限に指定する値を見直してください。

### KNAE06245-E

The CPU reservation must be lower than the CPU limit.

[原因]

制限以上のCPUリソースを予約することはできません。

[対処]

制限するリソースまたは予約するリソースを見直してください。

### KNAE06246-E

The specified memory limit is too low.

[原因]

メモリの制限として、100MB未満を指定できません。

[対処]

メモリの制限に指定する値を見直してください。

### KNAE06247-E

The memory reservation must be lower than the memory limit.

[原因]

制限以上のメモリリソースを予約することはできません。

[対処]

制限するリソースまたは予約するリソースを見直してください。

### KNAE06248-I

A plugin will be skipped. plugin name : {0}

[原因]

部品の実行に必要なプロパティが指定されませんでした。

0:部品名

### KNAE06249-E

The disk share level is not specified, but the virtual disk was specified.

[原因]

仮想ディスク名が指定されましたが、ディスクのシェアレベルが指定されていません。

[対処]

ディスクのシェアレベルを変更する場合は、プロパティを見直してください。

## KNAE06250-E

The CPU reservation must be lower than the system CPU limit. CPU limit : {0}

[原因]

仮想サーバに設定されている CPU 制限を越えて CPU リソースを予約することはできません。

[対処]

予約するリソースを見直すか、仮想サーバの CPU 制限を見直してください。

0:システムの CPU 制限

## KNAE06251-E

The memory reservation must be lower than the system memory limit. memory limit : {0}

[原因]

仮想サーバに設定されているメモリ制限を越えてメモリリソースを予約することはできません。

[対処]

予約するリソースを見直すか、仮想サーバのメモリ制限を見直してください。

0:システムのメモリ制限

## KNAE06252-E

Resource configuration failed. A possible cause is that the memory specified for the reservation exceeds the virtual server's total memory.

[原因]

リソースの構成に失敗しました。次の原因が考えられます。指定されたメモリの予約が、仮想サーバの容量を超えている。

[対処]

予約するリソースを見直すか、仮想サーバに割り当てるメモリを増やしてください。

## KNAE06253-E

The format of the specified property is incorrect. property : {0}

[原因]

指定したプロパティの形式が不正です。

[対処]

プロパティの指定値を見直してください。

0:プロパティの値

## KNAE06254-E

Mutually exclusive properties are specified. properties : {0}, {1}

[原因]

同時に指定できないプロパティの組合せが指定されています。

[対処]

プロパティを見直してください。

0:プロパティの値

1:プロパティの値

### KNAE06255-E

One or more properties that must be specified together are missing : {0}

[原因]

同時に指定しなければならないプロパティが指定されていません。

[対処]

プロパティを見直してください。

0:部品のプロパティ名のリスト

### KNAE06256-E

The specified file was not found. file name : {0}

[原因]

指定されたファイルが見つかりません。

[対処]

ファイルのパスを見直してください。

0:ファイル名

### KNAE06257-E

The file name extension of the specified file is not "xls", "xlsm", "xlsx", or "csv". extension : {0}

[原因]

指定したファイルの拡張子が"xls", "xlsm", "xlsx", "csv"以外です。

[対処]

拡張子が"xls", "xlsm", "xlsx", "csv"のいずれかのファイルを指定してください。

0:ファイルの拡張子

### KNAE06258-E

No sheet name is specified for the Excel file.

[原因]

指定した Excel ファイルのシート名が指定されていません。

[対処]

Excel ファイルのシート名を指定してください。

### KNAE06259-E

The specified column number is not within the number of columns in the specified file. column number : {0}

[原因]

指定した列番号が指定したファイルの列数の範囲にありません。

[対処]

指定されたファイルの列数の範囲内の列番号を指定してください。

0:ファイルの列番号

### KNAE06260-E

The data that was read from line {0} in the Excel or CSV file is invalid. ({1})

[原因]

Excel/CSV ファイルの{0}の行から読み取ったデータが不正な値です。(原因)

[対処]

Excel/CSV ファイルの内容を見直してください。

0:不正なデータがある行を示す情報(行番号やキー値)

1:原因(次の英文)...

- ・ exceeded the maximum length(長さが 1024 より大きい)
- ・ last character is "¥"(末尾が"¥")
- ・ control letter(制御文字)
- ・ illegal character(",<>!;&""のいずれか)

### KNAE06261-E

The number of rows in the data read from an Excel or CSV file exceeds the maximum.

[原因]

Excel/CSV ファイルから読み取ったデータの行数が最大長を超えています。

[対処]

Excel/CSV ファイルの内容を見直してください。

### KNAE06262-E

The specified key value did not match any rows.

[原因]

指定したキー値に合致する行が見つかりませんでした。

[対処]



別の条件を指定してください。

### KNAE06263-E

Hyper-V is not installed.

[原因]

Hyper-V がインストールされていません。

[対処]

指定した Hyper-V サーバのホスト名を見直してください。

### KNAE06264-E

The service status is not "Running". {0} : {1}

[原因]

サービスの状態が running になっていません。

[対処]

サービスが起動しているか確認してください。

0:サービス名

1:サービスの状態

### KNAE06265-E

The specified virtual server is not registered on the Hyper-V server. virtual server name : {0}

[原因]

指定した仮想サーバが、Hyper-V サーバに登録されていません。

[対処]

仮想サーバ名を見直してください。

0:仮想サーバ名

### KNAE06266-E

The specified number is not within the specifiable range ({0}). {1} : {2}

[原因]

指定した番号には、指定範囲外の番号が指定されています。

[対処]

指定可能範囲の番号を指定してください。

0:指定可能範囲

1:プロパティ

2:プロパティの指定番号

## KNAE06267-E

The specified value is not within the specifiable range ({0}). {1} : {2}

[原因]

指定した値には、指定範囲外の値が指定されています。

[対処]

指定可能範囲の値を指定してください。

0:指定可能範囲

1:プロパティ

2:プロパティの指定値

## KNAE06268-E

The specified SCSI controller is not registered. SCSI controller number : {0}

[原因]

指定した SCSI コントローラーは登録されていません。

[対処]

SCSI コントローラーの番号を見直してください。

0:SCSI コントローラー番号

## KNAE06269-E

The location assigned to the specified SCSI controller is already in use. SCSI controller location number : {0}

[原因]

指定した SCSI コントローラーの場所は既に使用されています。

[対処]

SCSI コントローラーの場所番号を見直してください。

0:SCSI コントローラーの場所番号

## KNAE06270-E

A file with the same name as the specified VHD file already exists. VHD file path : {0}

[原因]

指定した VHD ファイルと同名のファイルが既に存在します。

[対処]

VHD ファイルのパスを見直してください。

0:VHD ファイルパス

### KNAE06271-E

Creation of a VHD file failed. VHD file path : {0}

[原因]

VHD ファイルの作成に失敗しました。

[対処]

Hyper-V サーバの状態を確認してください。

0:VHD ファイルパス

### KNAE06272-E

A location could not be assigned to a SCSI controller. SCSI controller number : {0}, SCSI controller location number : {1}

[原因]

SCSI コントローラーの場所の割り当てに失敗しました。

[対処]

Hyper-V サーバの状態を確認してください。

0:SCSI コントローラー番号

1:SCSI コントローラーの場所番号

### KNAE06273-E

An attempt to associate a VHD file with a SCSI controller location failed. SCSI controller number : {0}, SCSI controller location number : {1}, VHD file path : {2}

[原因]

VHD ファイルと SCSI コントローラーの場所の接合に失敗しました。

[対処]

Hyper-V サーバの状態を確認してください。

0:SCSI コントローラー番号

1:SCSI コントローラーの場所番号

2:VHD ファイルパス

### KNAE06274-E

The extension "vhd" is missing in the specified VHD file path. VHD file path : {0}

[原因]

指定した VHD ファイルパスには、"vhd"拡張子が指定されていません。

[対処]

拡張子が"vhd"のファイルパスを指定してください。

### KNAE06275-E

The specified VHD file does not exist. VHD file path : {0}

[原因]

指定した VHD ファイルは存在しません。

[対処]

VHD ファイルのパスを見直してください。

0:VHD ファイルのパス

### KNAE06276-E

The drive letter could not be acquired.

[原因]

ドライブレターの取得に失敗しました。

[対処]

Hyper-V サーバの状態を確認してください。

### KNAE06277-E

The state of the virtual server is incorrect. virtual server name : {0}, virtual server state : {1}, virtual server correct state : {2}

[原因]

仮想サーバの状態が不正です。

[対処]

指定した仮想サーバの状態を確認してください。

0:仮想サーバ名

1:仮想サーバの状態

2:正しい仮想サーバの状態

### KNAE06278-E

The data exchange service (KVP) of the Hyper-V integration service is disabled. virtual server name : {0}

[原因]

Hyper-V 統合サービスのデータ交換(KVP)が無効です。

[対処]

指定した仮想サーバにおける Hyper-V 統合サービスのデータ交換(KVP)を有効にしてください。

0:仮想サーバ名

## KNAE06279-E

The state check function of the virtual server timed out. virtual server name : {0}, check interval ({1}) : {2}, check count ({3}) : {4}

[原因]

指定した時間が経過したため、仮想サーバの状態確認に失敗しました。

[対処]

指定した仮想サーバがログイン画面まで起動しているか確認してください。再度サービスを実行する場合は、確認回数と確認間隔を見直してください。

0:仮想サーバ名

1:確認間隔プロパティのキー

2:確認間隔

3:確認回数プロパティのキー

4:確認回数

## KNAE06280-E

The guest shutdown service of the Hyper-V integration service is disabled. virtual server name : {0}

[原因]

Hyper-V 統合サービスのオペレーティングシステムのシャットダウンが無効です。

[対処]

指定した仮想サーバにおける Hyper-V 統合サービスのオペレーティングシステムのシャットダウンを有効にしてください。

0:仮想サーバ名

## KNAE06281-E

Information about the virtual server could not be acquired. virtual server name : {0}, KVP state : {1}, additional information : {2}

[原因]

仮想サーバの情報の取得に失敗しました。

[対処]

指定した仮想サーバがログイン画面まで起動しているか確認してください。

0:仮想サーバ名

1:KVP の状態

2:KVP の追加情報

## KNAE06282-E

Access to Hyper-V failed. You might not have permission to access the Hyper-V.

[原因]

Hyper-V へのアクセスに失敗しました。ユーザーが Hyper-V にアクセスする権限を持っていない可能性があります。

[対処]

ユーザーが Hyper-V マネージャーにアクセスする権限を持っているか確認してください。

## KNAE06283-E

The virtual server changed to an incorrect state. virtual server name : {0}, virtual server state : {1}

[原因]

仮想サーバの状態が不正な状態に変更されました。

[対処]

指定した仮想サーバの状態を確認してください。

0:仮想サーバ名

1:仮想サーバの状態

## KNAE06284-I

The executed command terminated normally.

[原因]

実行したコマンドが正常終了しました。

[対処]

特に必要ありません。

## KNAE06285-E

The executed command terminated abnormally.

[原因]

実行したコマンドが異常終了しました。

[対処]

出力されたエラーメッセージおよびエラーコードに従い、エラー原因を取り除いてください。

## KNAE06286-E

The results of the executed command could not be acquired. check interval ({0}) : {1}

[原因]

実行したコマンドの結果を取得できませんでした。

[対処]

確認間隔を短くしてください。

0:確認間隔プロパティのキー

1:確認間隔

## KNAE06287-E

Acquisition of the results of the executed command timed out. check interval ({0}) : {1}, check count ({2}) : {3}

[原因]

実行したコマンドの結果取得がタイムアウトしました。

[対処]

確認回数を増やすか、確認間隔を長くしてください。

0:確認間隔プロパティのキー

1:確認間隔

2:確認回数プロパティのキー

3:確認回数

## KNAE06288-E

The same MAC address was specified more than once. mac address : {0}

[原因]

複数の MAC アドレスに同じ値が指定されました。

[対処]

値が重複しないように MAC アドレスを指定してください。

0:MAC アドレス

## KNAE06289-E

The specified virtual switch is not registered on the Hyper-V server. virtual switch name : {0}

[原因]

指定した仮想スイッチは Hyper-V サーバに登録されていません。

[対処]

Hyper-V サーバに登録されている仮想スイッチ名を指定してください。

0:仮想スイッチ名

## KNAE06290-E

The specified folder was not found. folder name : {0}

[原因]

指定したフォルダが見つかりません。

[対処]

フォルダのパスを見直してください。

0:フォルダ名

### KNAE06291-E

The specified path is not a Windows absolute path. path : {0}

[原因]

指定したパスが Windows の絶対パスではありません。

[対処]

Windows の絶対パスを指定してください。

0:パス

### KNAE06292-E

The specified path is not a folder. path : {0}

[原因]

指定したパスはフォルダではありません。

[対処]

フォルダを指定してください。

0:パス

### KNAE06293-E

UNC format cannot be used for specification. path : {0}

[原因]

UNC の形式では指定できません。

[対処]

UNC でない形式でパスを指定してください。

0:パス

### KNAE06294-E

The specified drive does not exist. drive letter : {0}

[原因]

指定したドライブは存在しません。

[対処]

パスを見直して、存在するドライブを指定してください。



0:ドライブレター

### KNAE06295-E

The import-destination folder already contains a virtual disk. path : {0}

[原因]

インポート先のフォルダに仮想ディスクが存在します。

[対処]

インポート先に指定したパスのフォルダを確認し、仮想ディスクを削除するか、別のパスを指定してください。

0:インポート先フォルダのパス

### KNAE06296-E

The results of the executed command could not be acquired.

[原因]

実行したコマンドの結果を取得できませんでした。

[対処]

実行環境が前提条件を満たしているか確認してください。

### KNAE06297-E

A non-numeric value is specified as a column number : {0}

[原因]

列番号に数値以外が指定されました。

[対処]

数値を指定してください。

0:指定した列番号

### KNAE06298-E

The executed command terminated abnormally. return code : {0}

[原因]

実行したコマンドが異常終了しました。

[対処]

次に示す対処を行ってください。

- ・出力されたエラーメッセージおよびエラーコードに従い、エラー原因を取り除いてください。
- ・他からの操作により仮想サーバが既に削除されていないか確認してください。

0:実行したコマンドの戻り値(エラーコード)

## KNAE06299-E

An attempt to create a folder failed because a file with the same name as the folder already exists.

[原因]

同名のファイルが存在するため、フォルダの作成に失敗しました。

[対処]

別のファイル名を指定してください。

## KNAE06300-E

Virtual switch setup failed.

[原因]

仮想スイッチの設定に失敗しました。

[対処]

時間を置いて再実行してください。

0:仮想スイッチポート名

## KNAE06301-E

Processing was interrupted because an operation might have been performed on the virtual server. virtual server name : {0}

[原因]

仮想サーバが操作されている可能性があるため処理を中断しました。

[対処]

指定した仮想サーバの状態を確認してください。

0:仮想サーバ名

## KNAE06302-E

Processing was interrupted because an operation might have been performed on the snapshot tree. virtual server name : {0}

[原因]

スナップショットツリーが操作されている可能性があるため処理を中断しました。

[対処]

指定した仮想サーバの状態を確認してください。

0:仮想サーバ名

## KNAE06303-I

The command finished normally, but generated a warning.

[原因]

実行したコマンドは正常終了しましたが、警告があります。

[対処]

出力されたメッセージに従い、必要に応じて対処してください。

### KNAE06304-E

No virtual servers exist.

[原因]

仮想サーバが一台も存在しません。

[対処]

Hyper-V サーバに仮想サーバが登録されているか確認してください。

### KNAE06305-E

The specified property value is invalid. Specify a value of at least {0}. key : {1}, value : {2}

[原因]

指定したプロパティの値が不正です。

[対処]

出力されたエラーメッセージに従い、プロパティの値を見直してください。

0:プロパティに指定可能な最小値

1:プロパティキー

2:プロパティの値

### KNAE06306-E

The number of listed columns from which data is to be acquired exceeds the maximum.

[原因]

データを取得する列のリストの数が多すぎます。

[対処]

指定する列のリストは 90 個以内にしてください。

### KNAE06307-E

An attempt to copy files failed. file : {0}, return code : {1}

[原因]

ファイルのコピーに失敗しました。

[対処]

コピー先のアクセス権およびディスクの空き領域を確認してください。

0:指定したファイル  
1:コピーコマンドの戻り値

### KNAE06308-W

A long IP address (in IPv4 format) was truncated at the 1024th character.

[原因]

1024文字を超えたIPアドレス(IPv4)を切り捨てました。

[対処]

特に必要ありません。

### KNAE06309-E

Snapshots cannot be imported.

[原因]

スナップショットをインポートすることはできません。

[対処]

エクスポート済みの仮想サーバには、スナップショットを作成していない仮想サーバを指定してください。

### KNAE06310-E

Acquisition of the virtual disk failed. virtual server name : {0}

[原因]

仮想ディスクの取得に失敗しました。

[対処]

仮想サーバに仮想ディスクが接続されていることを確認してください。

0:仮想サーバ名

### KNAE06311-E

Acquisition of the object failed.

[原因]

オブジェクトの取得に失敗しました。

[対処]

顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

### KNAE06312-E

Replication of the virtual server failed because the import destination contains a file that has the same name as the virtual server. path : {0}

[原因]

インポート先に作成する仮想サーバと同名のファイルが存在します。そのため、仮想サーバの複製に失敗しました。

[対処]

インポート先に指定したパスのフォルダを確認し、ファイルを削除するか、別のパスを指定してください。

0:インポート先に作成するフォルダのパス

### KNAE06313-E

A folder that has the same name as the specified VHD file already exists. VHD file path : {0}

[原因]

指定した VHD ファイルと同名のフォルダが既に存在します。

[対処]

VHD ファイルのパスを見直してください。

0:VHD ファイルパス

### KNAE06314-E

A numeric value was specified for a column name. column name : {0}

[原因]

列名に数値が指定されました。

[対処]

数値以外を指定してください。

0:指定した列名

### KNAE06315-E

Acquisition of the shutdown object failed. virtual server name : {0}

[原因]

シャットダウンオブジェクトの取得に失敗しました。

[対処]

指定した仮想サーバが削除されたか、状態が変更されました。仮想サーバを確認してください。

0:仮想サーバ名

### KNAE06316-E

Acquisition of the KVP object failed. virtual server name : {0}

[原因]

KVP オブジェクトの取得に失敗しました。

[対処]

指定した仮想サーバが削除されたか、状態が変更されました。仮想サーバを確認してください。

0:仮想サーバ名

### KNAE06317-E

The specified column number exceeds the maximum. column number : {0}

[原因]

指定された列番号が最大値を超えました。

[対処]

255 以下の列番号を指定してください。

0:ファイルの列番号

### KNAE06318-E

The length of the key-column name exceeds the maximum. key-column name : {0}

[原因]

キー列の列名の長さが最大値を超えました。

[対処]

64 文字以内の列名を指定してください。

0:列名

### KNAE06319-E

The key-column name is invalid. key-column name : {0}

[原因]

キー列の列名が不正な値です。

[対処]

マニュアルを参照の上、正しい列名を指定してください。

0:列名

### KNAE06320-E

The length of the name of the data acquisition-target column exceeds the maximum. column name : {0}

[原因]

データ取得対象列の列名の長さが最大値を超えました。

[対処]

64 文字以内の列名を指定してください。

0:列名

### KNAE06321-E

The name of the data acquisition-target column is invalid. column name : {0}

[原因]

データ取得対象列の列名が不正な値です。

[対処]

マニュアルを参照の上、正しい列名を指定してください。

0:列名

### KNAE06322-E

The key value is invalid. key value : {0}

[原因]

キー値が不正な値です。

[対処]

マニュアルを参照の上、正しいキー値を指定してください。

0:キー値

### KNAE06323-E

No column has the specified name. column name : {0}

[原因]

指定された列名は存在しません。

[対処]

存在する列名を指定してください。

0:列名

### KNAE06324-E

The same MAC address is specified for more than one virtual network adapter. mac address : {0}

[原因]

複数の仮想ネットワークアダプタに同じMACアドレスが設定されています。

[対処]

値が重複しないようにMACアドレスを設定してください。

0:MACアドレス

## KNAE06325-E

A virtual server cannot be shut down. virtual server name : {0}, shutdown state : {1}

[原因]

仮想サーバがシャットダウンできない状態です。

[対処]

指定した仮想サーバを確認してください。

0:仮想サーバ名

1:シャットダウン状態

## KNAE06326-W

Additional information about the data exchange service (KVP) was acquired. content : {0}

[原因]

データ交換(KVP)機能の状態について追加情報を取得しました。

[対処]

特に必要ありません。

0:KVP 状態の追加情報

## KNAE06327-E

The version of Hyper-V integration services that is installed on the virtual server is different from the version that is installed on the Hyper-V server. virtual server name : {0}

[原因]

Hyper-V サーバと異なるバージョンの Hyper-V 統合サービスがインストールされています。

[対処]

仮想マシンで Hyper-V 統合サービスのアップグレードを実行してください。

0:仮想サーバ名

## KNAE06328-E

The number of NICs connected to the virtual server exceeds the maximum number of NICs that can be set. Revise the number of NICs. maximum number of NICs : {0}

[原因]

仮想サーバに接続されている NIC の数が、設定可能な NIC の上限数を超過しています。

[対処]

仮想サーバに設定している NIC の数を上限値以下に設定してください。

0:NIC の上限数



### KNAE06329-E

The diskpart command could not be executed, because another process is executing it.

[原因]

他のプロセスが diskpart コマンドを実行しているため、diskpart コマンドを実行できませんでした。

[対処]

時間を置いて再実行してください。

### KNAE06330-E

Could not identify the specified image. There are two or more images with the same name.

[原因]

指定されたイメージの特定ができませんでした。同じ名前のイメージが2つ以上存在しています。

[対処]

別のイメージを指定してください。または、イメージの名前を変更してください。

### KNAE06331-E

Could not identify the specified instance type. There are two or more instance types with the same name.

[原因]

指定されたインスタンスタイプの特定ができませんでした。同じ名前のインスタンスタイプが2つ以上存在しています。

[対処]

別のインスタンスタイプを指定してください。または、インスタンスタイプの名前を変更してください。

### KNAE06332-E

Could not identify the specified network. There are two or more networks with the same name.

[原因]

指定されたネットワークの特定ができませんでした。同じ名前のネットワークが2つ以上存在しています。

[対処]

別のネットワークを指定してください。または、ネットワークの名前を変更してください。

### KNAE06333-E

Could not identify the specified volume. There are two or more volumes with the same name.

[原因]

指定されたボリュームの特定ができませんでした。同じ名前のイメージが2つ以上存在しています。

[対処]

別のボリュームを指定してください。または、ボリュームの名前を変更してください。

### KNAE06334-E

The specified instance name is already being used.

[原因]

指定されたインスタンス名は既に使用されています。

[対処]

別のインスタンス名を指定してください。

### KNAE06335-E

The instance did not finish starting up within the monitoring time.

[原因]

インスタンスの起動が監視時間内に終了しませんでした。

[対処]

インスタンスの状態を確認してください。再度サービスを実行する場合は、確認回数と確認間隔を見直してください。

### KNAE06336-E

The specified floating IP address is already being used.

[原因]

指定された Floating IP アドレスは既に使用されています。

[対処]

別の Floating IP アドレスを指定してください。

### KNAE06337-E

Could not obtain the specified floating IP address. The specified floating IP address does not exist in the IP address allocation pool.

[原因]

指定された Floating IP アドレスが取得できませんでした。IP アドレスプール割り当てプールに指定された Floating IP アドレスが存在しません。

[対処]

IP アドレスプール割り当てプールを確認してください。

### KNAE06338-E

There are no floating IP addresses available in the IP address allocation pool.

[原因]

割り当て可能な Floating IP が IP アドレスプール割り当てプールに存在しません。

[対処]

IP アドレスプール割り当てプールを確認してください。

### KNAE06339-E

Failed to confirm the start of the instance.

[原因]

インスタンスの起動確認に失敗しました。

[対処]

インスタンスの状態を確認してください。再度サービスを実行する場合は、確認回数と確認間隔を見直してください。

### KNAE06340-E

Failed to set the host name.

[原因]

ホスト名の設定に失敗しました。

[対処]

OS の状態を確認してください。

### KNAE06341-E

Failed to set the time zone.

[原因]

タイムゾーンの設定に失敗しました。

[対処]

OS の状態を確認してください。

### KNAE06342-E

Failed to set the DNS suffix.

[原因]

DNS サフィックスの設定に失敗しました。

[対処]

OS の状態を確認してください。

### KNAE06343-E

Failed to check for Windows updates.

[原因]

Windows Update プログラムの検索に失敗しました。

[対処]

出力されたエラーメッセージおよびエラーコードに従い、エラー原因を取り除いてください。

エラー原因が不明な場合は、実行対象サーバで Windows Update を実行し、エラーの内容を確認してください。

### KNAE06344-E

The Windows Update service is not running. As a result, the attempt to check for Windows updates failed.

[原因]

Windows Update サービスが停止しています。

[対処]

Windows Update サービスが起動しているか確認してください。

Windows Update サービスが停止している場合は、起動してから再実行してください。

### KNAE06345-E

Failed to download Windows updates.

[原因]

Windows Update プログラムのダウンロードに失敗しました。

[対処]

出力されたエラーメッセージおよびエラーコードに従い、エラー原因を取り除いてください。

エラー原因が不明な場合は、実行対象サーバで Windows Update を実行し、エラーの内容を確認してください。

### KNAE06346-E

Failed to install Windows updates.

[原因]

Windows Update プログラムのインストールに失敗しました。

[対処]

出力されたエラーメッセージおよびエラーコードに従い、エラー原因を取り除いてください。

エラー原因が不明な場合は、実行対象サーバで Windows Update を実行し、エラーの内容を確認してください。

## KNAE06347-E

The installation of Windows updates is now complete. However, there were some updates which could not be installed.

[原因]

Windows Update プログラムの一部のインストールが失敗しています。

[対処]

出力されたエラーメッセージおよびエラーコードに従い、エラー原因を取り除いてください。

エラー原因が不明な場合は、実行対象サーバで Windows Update を実行し、エラーの内容を確認してください。

## KNAE06348-I

There are no Windows updates available.

[原因]

適用できる Windows Update プログラムがありません。

[対処]

特に必要ありません。

## KNAE06349-I

Suppressed all the available Windows updates because they are specified in the exclusion list.

[原因]

適用できるすべての Windows Update プログラムは除外リストに指定されています。

[対処]

特に必要ありません。

## KNAE06350-I

Suppressed all the available Windows updates because they are specified in the exclusion list or require user intervention.

[原因]

適用できるすべての Windows Update プログラムは除外リストに指定されているか、ユーザー入力が必要です。

[対処]

ユーザー入力が必要な Windows Update プログラムは手動でインストールしてください。

## KNAE06351-W

Some Windows updates have not been fully downloaded.

[原因]

ダウンロードが完了していない Windows Update プログラムがあります。

[対処]

自動インストール終了後、時間を置いて再実行してください。

### KNAE06352-I

Successfully installed Windows updates.

[原因]

Windows Update プログラムのインストールが成功しました。

[対処]

特に必要ありません。

### KNAE06353-I

Collected information about the need for the reboot. Reboot:{0}

[原因]

再起動の必要性について情報を取得しました。

[対処]

Reboot:Necessary の場合、サーバの再起動が必要です。Reboot:Unnecessary の場合、サーバの再起動は必要ありません。

0:再起動必要性

### KNAE06354-E

Could not identify the specified image. The specified image does not exist.

[原因]

指定されたイメージの特定ができませんでした。指定されたイメージが存在しません。

[対処]

別のイメージを指定してください。

### KNAE06355-E

Could not identify the specified instance type. The specified instance type does not exist.

[原因]

指定されたインスタンスタイプの特定ができませんでした。指定されたインスタンスタイプが存在しません。

[対処]

別のインスタンスタイプを指定してください。

### KNAE06356-E

Could not identify the specified network. The specified network does not exist.

[原因]

指定されたネットワークの特定ができませんでした。指定されたネットワークが存在しません。

[対処]

別のネットワークを指定してください。

### KNAE06357-E

Could not identify the specified volume. The specified volume does not exist.

[原因]

指定されたボリュームの特定ができませんでした。指定されたボリュームが存在しません。

[対処]

別のボリュームを指定してください。

### KNAE06358-E

Could not identify the specified key pair. The specified key pair does not exist.

[原因]

指定されたキーペアの特定ができませんでした。指定されたキーペアが存在しません。

[対処]

別のキーペアを指定してください。

### KNAE06359-E

Could not identify the specified security group. The specified security group does not exist.

[原因]

指定されたセキュリティグループの特定ができませんでした。指定されたセキュリティグループが存在しません。

[対処]

別のセキュリティグループを指定してください。

### KNAE06360-I

There are Windows updates which have not been applied. Number of updates not applied: {0}

[原因]

未適用の Windows Update プログラムがあります。

[対処]

結果情報ファイルを確認して、必要であれば再実行してください。

0:未適用の Windows Update プログラム個数

### KNAE06361-E

The specified number of CPUs exceeds the maximum value. maximum value : {0}

[原因]

指定された CPU 数は最大値を越えています。

[対処]

CPU 数に指定する値を見直してください。

0:システムの最大 CPU 数

### KNAE06362-E

The specified amount of memory exceeds the maximum value. maximum value : {0}

[原因]

指定されたメモリ容量は最大値を越えています。

[対処]

メモリ容量に指定する値を見直してください。

0:システムの最大メモリ容量

### KNAE06363-E

Acquisition of the DataExchangeComponent object failed. virtual server name : {0}

[原因]

オブジェクトの取得に失敗しました。

[対処]

顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

0:仮想サーバ名

### KNAE06364-E

Acquisition of the ShutdownComponent object failed. virtual server name : {0}

[原因]

オブジェクトの取得に失敗しました。

[対処]

顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

0:仮想サーバ名



### KNAE06365-E

The version of Hyper-V is not supported.

[原因]

サポートしていない Hyper-V がインストールされています。

[対処]

Hyper-V のバージョンを確認してください。

### KNAE06366-E

Acquisition of the Hyper-V Module failed.

[原因]

Hyper-V モジュールの取得に失敗しました。

[対処]

指定した HyperV サーバを確認してください。

### KNAE06367-E

Acquisition of the exported virtual server failed. exported virtual server name : {0}

[原因]

エクスポート済みの仮想サーバの取得に失敗しました。

[対処]

指定したエクスポート済みの仮想サーバ名を確認してください。

0:エクスポート済みの仮想サーバ名

### KNAE06368-W

Replace target string was not found.

[原因]

置換対象文字列に合致する文字列が見つかりませんでした。

[対処]

特に必要ありません。

### KNAE06369-E

No IP address has been set for the specified virtual server. virtual server name : {0}

[原因]

指定した仮想サーバに IP アドレスは設定されていません。

[対処]

仮想サーバの IP アドレスを確認してください。

0:仮想サーバ名

### KNAE06370-E

Could not specify a reservation value that exceeds the maximum value for virtual processor resources.

[原因]

仮想プロセッサリソースの限度の値を超えて仮想プロセッサリソースの予約の値を設定できません。

[対処]

指定した仮想プロセッサリソースの予約と仮想プロセッサリソースの限度を見直してください。

### KNAE06371-E

Some but not all CPU settings were changed. virtual server name : {0}

[原因]

CPU の設定が一部だけ変更されました。

[対処]

仮想サーバの CPU 設定を確認してください。

0:仮想サーバ名

### KNAE06372-E

Could not identify the specified instance. There are two or more instances with the same name. instance name:{0}

[原因]

指定されたインスタンスの特定ができませんでした。同じ名前のインスタンスが2つ以上存在しています。

[対処]

別のインスタンスを指定してください。または、インスタンスの名前を変更してください。

0:インスタンス名

### KNAE06373-E

Could not identify the specified instance. The specified instance does not exist. instance name: {0}

[原因]

指定されたインスタンスの特定ができませんでした。指定されたインスタンスが存在しません。

[対処]

別のインスタンスを指定してください。

0:インスタンス名

### KNAE06374-E

Could not identify the specified volume type. The specified volume type does not exist.  
volume type:{0}

[原因]

指定されたボリュームタイプの特定ができませんでした。指定されたボリュームタイプが存在しません。

[対処]

別のボリュームタイプを指定してください。

0:ボリュームタイプ

### KNAE06375-E

The specified volume name is already being used. volume name:{0}

[原因]

指定されたボリューム名は既に使用されています。

[対処]

別のボリューム名を指定してください。

0:ボリューム名

### KNAE06376-E

Failed to confirm the create of the volume. volume state:{0}

[原因]

ボリュームの作成確認に失敗しました。

[対処]

ボリュームの状態を確認してください。

0:ボリューム状態

### KNAE06377-E

Creating the volume did not finish within the monitoring time.

[原因]

ボリュームの作成が監視時間内に終了しませんでした。

[対処]

ボリュームの状態を確認してください。再度サービスを実行する場合は、確認回数と確認間隔を見直してください。

### KNAE06378-E

The specified volume is already attached to the other instance.

[原因]

指定されたボリュームは既に別のインスタンスと接続されています。

[対処]

別のボリュームを指定してください。

### KNAE06379-E

Failed to confirm the attachment of the volume. volume state:{0}

[原因]

ボリュームの接続確認に失敗しました。

[対処]

ボリュームと接続先のインスタンスの状態を確認してください。

0:ボリューム状態

### KNAE06380-E

Attaching the volume did not finish within the monitoring time.

[原因]

ボリュームの接続が監視時間内に終了しませんでした。

[対処]

ボリュームと接続先のインスタンスの状態を確認してください。再度サービスを実行する場合は、確認回数と確認間隔を見直してください。

### KNAE06381-E

Attaching the volume finished normally, but could not make be sure the attached instance.

[原因]

ボリュームの接続が終了しましたが、接続先のインスタンスが確認できません。

[対処]

ボリュームと接続先のインスタンスの状態を確認してください。

### KNAE06382-E

Attaching the volume finished normally, but attached to the other instance.

[原因]

ボリュームの接続が終了しましたが、別のインスタンスに接続されました。

[対処]

ボリュームと接続先のインスタンスの状態を確認してください。

### KNAE06383-E

The specified instance cannot be started. The state of the instance is incorrect. instance state: {0}

[原因]

インスタンスが起動できませんでした。インスタンスの状態が不正です。

[対処]

インスタンスの状態を確認してください。

0:インスタンスの状態

### KNAE06384-E

The specified volume number exceeds the maximum. volume number : {0}

[原因]

指定されたボリュームの数が最大数を超過しました。

[対処]

27 個以下のボリュームを指定してください。

0:ボリューム数

### KNAE06385-E

Could not identify the specified container. There are two or more containeres with the same name. container name:{0}

[原因]

指定されたコンテナの特定ができませんでした。同じ名前のコンテナが2つ以上存在しています。

[対処]

別のコンテナを指定してください。または、コンテナの名前を変更してください。

0:コンテナ名

### KNAE06386-E

Could not identify the specified container. The specified container does not exist. container name:{0}

[原因]

指定されたコンテナの特定ができませんでした。指定されたコンテナが存在しません。

[対処]

別のコンテナを指定してください。

0:コンテナ名

### KNAE06387-E

Failed to confirm the create of the temporary volume. volume id:{0}

[原因]

一時ボリュームの作成確認に失敗しました。

[対処]

ボリュームの状態を確認してください。

0:ボリューム ID

### KNAE06388-E

Creating the temporary volume did not finish within the monitoring time.

[原因]

一時ボリュームの作成が監視時間内に終了しませんでした。

[対処]

ボリュームの状態を確認してください。再度サービスを実行する場合は、確認回数と確認間隔を見直してください。

### KNAE06389-E

Failed to confirm the backup of the volume. backup id:{0}

[原因]

ボリュームのバックアップ確認に失敗しました。

[対処]

ボリュームとコンテナの状態を確認してください。

0:バックアップ ID

### KNAE06390-E

Backing up the volume did not finish within the monitoring time.

[原因]

ボリュームのバックアップが監視時間内に終了しませんでした。

[対処]

ボリュームとコンテナの状態を確認してください。再度サービスを実行する場合は、確認回数と確認間隔を見直してください。

### KNAE06391-E

Failed to confirm the delete of the volume. volume id:{0}

[原因]

ボリュームの削除確認に失敗しました。

[対処]

ボリュームの状態を確認してください。

0:ボリューム ID

### KNAE06392-E

Deleting the volume did not finish within the monitoring time.

[原因]

ボリュームの削除が監視時間内に終了しませんでした。

[対処]

ボリュームの状態を確認してください。再度サービスを実行する場合は、確認回数と確認間隔を見直してください。

### KNAE06393-E

The specified volume cannot be attached. The state of the volume is incorrect. volume state: {0}

[原因]

ボリュームが接続できませんでした。ボリュームの状態が不正です。

[対処]

ボリュームの状態を確認してください。

0:ボリューム状態

### KNAE06394-E

The specified volume is already attached, but could not make be sure the attached instance.

[原因]

ボリュームは既に接続されていますが、接続先のインスタンスが確認できません。

[対処]

ボリュームの状態を確認してください。

### KNAE06395-E

The source volume for the specified volume could not be found. volume name:{0}

[原因]

指定されたボリュームに作成元のボリュームが存在しません。

[対処]

ボリュームの状態を確認してください。

0:ボリューム名

## KNAE06396-E

The resource group name and the service name are assigned to the same extended text-data number.

[原因]

リソースグループ名に割り当てる拡張テキストデータ番号と、サービス名に割り当てる拡張テキストデータ番号に同じ番号が割り当てられています。

[対処]

リソースグループ名に割り当てる拡張テキストデータ番号とサービス名に割り当てる拡張テキストデータ番号を確認してください。

## KNAE06397-E

The specified encoding type is not supported. encode type:{0}

[原因]

指定したエンコード種別はサポートしていません。

[対処]

指定したエンコード種別を確認して下さい。

0:エンコード種別

## KNAE06398-E

The specified query file is a folder. query file path:{0}

[原因]

クエリーファイルパスにフォルダを指定しています。

[対処]

指定したクエリーファイルパスを確認して下さい。

0:クエリーファイルパス

## KNAE06399-E

The specified query file does not exist. query file path:{0}

[原因]

指定したクエリーファイルパスは存在しません。

[対処]

指定したクエリーファイルパスを確認して下さい。

0:クエリーファイルパス

## KNAE06400-E

The specified path is not a folder. output folder path:{0}



[原因]

出力先フォルダパスにフォルダ以外を指定しています。

[対処]

指定した出力先フォルダパスを確認して下さい。

0:出力先フォルダパス

### KNAE06401-E

The specified output folder does not exist. output folder path:{0}

[原因]

指定した出力先フォルダパスは存在しません。

[対処]

指定した出力先フォルダパスを確認して下さい。

0:出力先フォルダパス

### KNAE06402-E

Failed to open the specified file. query file:{0}, encoding type:{1}

[原因]

指定したクエリーファイルを開くことができません。

[対処]

指定したクエリーファイルパスを確認して下さい。

0:クエリーファイルパス

1:エンコード種別

### KNAE06403-E

The number of lines in the specified query file exceeds the limit. query file path:{0}, encoding type:{1}, limit:{2}

[原因]

指定したクエリーファイルの行数は制限を越えています。

[対処]

指定したクエリーファイルの行数を確認して下さい。

0:クエリーファイルパス

1:エンコード種別

2:最大行数

### KNAE06404-E

Failed to obtain an ODBC connection. connection string:{0}

[原因]

ODBC 接続を取得できません。

[対処]

指定した ODBC データソース名と DB ユーザー ID と DB ユーザーパスワードを確認して下さい。

0:接続文字列

### KNAE06405-E

Failed to open an ODBC connection with the database server. connection string:{0}

[原因]

DB サーバとの ODBC 接続を開けません。

[対処]

指定した ODBC データソース名と DB ユーザー ID と DB ユーザーパスワードを確認して下さい。

DB サーバに接続できることを確認して下さい。

0:接続文字列

### KNAE06406-E

Failed to start a database transaction.

[原因]

DB トランザクションを開始できません。

[対処]

タスクログを確認し、管理者に連絡して下さい。

### KNAE06407-E

Failed to generate an ODBC command. line:{0}

[原因]

ODBC コマンドを生成できません。

[対処]

クエリーファイルの該当行にある SQL 文を確認して下さい。

0:行番号

### KNAE06408-E

Failed to execute a specified SQL statement. line:{0}

[原因]

SQL 文の実行に失敗しました。

[対処]

クエリーファイルの該当行にある SQL 文を確認して下さい。また、DB ユーザーの権限を確認して下さい。

0:行番号

### KNAE06409-E

Failed to open the file used for output. file path:{0}

[原因]

出力用ファイルが開けません。

[対処]

指定した出力先フォルダパスを確認して下さい。

0:出力ファイルパス

### KNAE06410-E

The title line could not be created.

[原因]

見出し行を作成できませんでした。

[対処]

タスクログを確認し、管理者に連絡して下さい。

### KNAE06411-E

Failed to write the result to a file. file path:{0}

[原因]

出力用ファイルに書き込めません。

[対処]

指定した出力先フォルダパスを確認して下さい。

0:出力ファイルパス

### KNAE06412-E

The output data exceeded the maximum length. maximum length : {0}

[原因]

出力データの長さが最大長を超えています。

[対処]

入力データの内容を見直してください。

0:データ長

### KNAE06413-E

The created virtual disk file does not exist. virtual disk file path : {0}

[原因]

作成した仮想ディスクファイルが存在しません。

[対処]

作成した仮想ディスクファイルを確認してください。

0:作成した仮想ディスクファイルパス

### KNAE06414-E

The extension "vhd" or "vhdx" is missing in the specified virtual disk file name. virtual disk file name : {0}

[原因]

指定した仮想ディスクファイル名に"vhd"または"vhdx"の拡張子が指定されていません。

[対処]

拡張子が"vhd"または"vhdx"のファイル名を指定してください。

0:仮想ディスクファイル名

### KNAE06415-E

An existing file has the same name as a virtual disk storage folder path specified in the Hyper-V server. Hyper-V virtual disk folder path : {0}

[原因]

Hyper-V サーバに設定されている仮想ディスク格納フォルダパスと同名のファイル名が既に存在します。

[対処]

Hyper-V サーバの仮想ディスク格納フォルダパスを見直してください。

0:Hyper-V サーバの仮想ディスク格納フォルダパス

### KNAE06416-E

The extension "vhd" or "vhdx" is missing in the specified virtual disk file path. virtual disk file path : {0}

[原因]

指定した仮想ディスクファイルパスに"vhd"または"vhdx"の拡張子が指定されていません。

[対処]

拡張子が"vhd"または"vhdx"のファイルパスを指定してください。

0:仮想ディスクファイルパス

## KNAE06417-E

The specified virtual disk file does not exist. virtual disk file path : {0}

[原因]

指定した仮想ディスクファイルが存在しません。

[対処]

指定した仮想ディスクパスを見直してください。

0:仮想ディスクファイルパス

## KNAE06418-E

An attempt to create a directory failed because a file with the same name as the directory already exists. path: {0}

[原因]

同名のファイルが存在するため、ディレクトリの作成に失敗しました。

[対処]

別のファイル名を指定してください。

0:ファイルパス

## KNAE06419-E

The specified property value is invalid. key : {0}, value : {1}

[原因]

指定したプロパティの値が不正です。

[対処]

プロパティを見直してください。

0:プロパティキー

1:プロパティの値

## KNAE06420-E

The combination of two properties is invalid. key1 : {0}, key2 : {1}

[原因]

2つのプロパティの値の組合せが不正です。

[対処]

プロパティを見直してください。

0:プロパティキー 1

1:プロパティキー 2

### KNAE06421-E

The specified file already exists. file path : {0}

[原因]

指定したファイルは既に存在します。

[対処]

別のファイル名を指定してください。

0:ファイルパス

### KNAE06422-E

The specified path is not an absolute path. path : {0}

[原因]

指定したパスが絶対パスではありません。

[対処]

絶対パスを指定してください。

0:ファイルパス

### KNAE06423-E

A directory with the specified file name already exists. path: {0}

[原因]

指定したファイル名と同名のディレクトリが存在します。

[対処]

別のファイル名を指定してください。

0:ファイルパス

### KNAE06424-E

A folder with the specified file name already exists. path: {0}

[原因]

指定したファイル名と同名のフォルダが存在します。

[対処]

別のファイル名を指定してください。

0:ファイルパス

### KNAE06425-E

The file path is not specified.

[原因]

ファイルパスが指定されていません。

[対処]

プロパティを見直してください。

### KNAE06426-E

The same file path was specified more than once. file path : {0}

[原因]

複数のファイルパスに同じ値が指定されました。

[対処]

値が重複しないようにファイルパスを指定してください。

0:ファイルパス

### KNAE06427-E

Two or more ACL objects of the same name exist in the specified object.:{0}

[原因]

指定されたオブジェクトに、同じ名前の ACL オブジェクトが複数存在しています。

[対処]

アクセス権設定対象ファイル名に指定したファイルを確認してください。

0:ファイルパス

### KNAE06428-E

Deletion of the instance did not finish within the monitoring time.

[原因]

インスタンスの削除が監視時間内に終了しませんでした。

[対処]

インスタンスの状態を確認してください。再度サービスを実行する場合は、確認回数と確認間隔を見直してください。

### KNAE06429-E

Detachment of the volume did not finish within the monitoring time.

[原因]

ボリュームの切断が監視時間内に終了しませんでした。

[対処]

ボリュームの状態を確認してください。再度サービスを実行する場合は、確認回数と確認間隔を見直してください。

### KNAE06430-E

The specified attachment is already being used.

[原因]

接続定義が複数存在します。

[対処]

OpenStack サーバのボリュームの接続状況を確認してください。

### KNAE06431-E

The specified attachment does not exist.

[原因]

接続定義が存在しません。

[対処]

OpenStack サーバーのボリュームの接続状況を確認してください。

### KNAE06432-E

The specified OS user name might be invalid.

[原因]

指定した OS ユーザー名が不正の可能性があります。

[対処]

指定した OS ユーザー名を見直してください。

### KNAE06433-E

The character string is too long.

[原因]

文字列が最大文字数を超過しています。

[対処]

文字数の制限値を超えない文字列を入力してください。

### KNAE06434-E

A file with the specified output file name already exists.

[原因]

指定した出力ファイル名と同名のファイルが存在します。

[対処]

別のファイル名を指定してください。



### KNAE06435-E

An attempt to compress a file or folder failed.

[原因]

圧縮に失敗しました。

[対処]

出力されたエラーメッセージおよびエラーコードに従い、エラー原因を取り除いてください。

### KNAE06436-E

An attempt to decompress a file failed.

[原因]

解凍に失敗しました。

[対処]

出力されたエラーメッセージおよびエラーコードに従い、エラー原因を取り除いてください。

### KNAE06437-E

The drive path cannot be specified.

[原因]

ドライブパスを指定することができません。

[対処]

別のファイルパスを指定してください。

### KNAE06438-E

The root path cannot be specified.

[原因]

ルートパスを指定することができません。

[対処]

別のファイルパスを指定してください。

### KNAE06439-E

An invalid character is included. property: {0}, value: {1}

[原因]

禁止文字が含まれています。

[対処]

禁止文字を取り除いてください。

0:プロパティ名

### KNAE06440-E

Oracle Database is not installed on this server.

[原因]

このサーバにはオラクルデータベースがインストールされていません。

[対処]

オラクルデータベースがインストールされているサーバを実行対象サーバに指定してください。

### KNAE06441-E

No Oracle instance is identified by {0}.

[原因]

指定されたオラクルインスタンスは存在しません。

[対処]

指定した実行対象サーバと SID が正しいか確認してください。

0:SID

### KNAE06442-E

Failed to collect a unique file name for a temporary file.

[原因]

一時ファイル用に一意なファイル名を取得できませんでした。

[対処]

時間を置いて再実行してください。

### KNAE06443-E

The status of an instance does not match the expected value.

[原因]

インスタンスの状態が期待値と異なります。

[対処]

インスタンスの状態を確認してから再実行してください。

### KNAE06444-E

SQL\*Plus did not terminate successfully.

[原因]

SQL\*Plus が正常に終了しませんでした。

[対処]

タスクログを確認し、管理者に連絡して下さい。

### KNAE06445-E

The file name extension of the specified file is not "csv". extension : {0}

[原因]

指定したファイルの拡張子が"csv"以外です。

[対処]

拡張子が"csv"のいずれかのファイルを指定してください。

0:ファイルの拡張子

### KNAE06446-E

The specified path does not exist. path: {0}

[原因]

指定されたファイルが見つかりません。

[対処]

ファイルのパスを見直してください。

0:ファイルパス

### KNAE06447-E

The specified path exists. path: {0}

[原因]

指定されたファイル、フォルダはすでに存在します。

[対処]

ファイル、フォルダのパスを見直してください。

0:ファイルパス

### KNAE06448-E

Failed to get the information of the files and folders of the specified under path. path : {0}

[原因]

指定したパス配下の情報取得に失敗しました。

[対処]

ファイルおよびフォルダのアクセス権限を見直してください。

0:ファイルパス

### KNAE06449-E

Specified parameter values might contain a reserved word.

[原因]

指定したパラメータに予約語を含んでしまっている可能性があります。

[対処]

パラメータに指定した値を確認して下さい。

### KNAE06450-E

A non-numeric value is specified as {0} : {1}

[原因]

プロパティに数値以外が指定されました。

[対処]

数値を指定してください。

0:プロパティ名

1:値

### KNAE06451-E

Wildcard characters cannot be used. path: {0}

[原因]

プロパティにワイルドカードが指定されました。

[対処]

ワイルドカードは使用しないようにしてください。

0:ファイルパス

### KNAE06452-E

The specified path does not exist. path: {0}

[原因]

指定したファイル，フォルダは存在しません。

[対処]

ファイル，フォルダのパスを見直してください。

0:ファイルパス

### KNAE06453-E

An attempt to create a folder failed because a file with the same name as the folder already exists. path : {0}

[原因]

同名のファイルが存在するため、フォルダの作成に失敗しました。

[対処]

別のファイル名を指定してください。

0:ファイルパス

### KNAE06454-E

Failed to move a file or directory. sourceMoveTargetPath: {0} destMoveTargetPath: {1}

[原因]

ファイルもしくはフォルダの移動に失敗しました

[対処]

出力されたエラーメッセージに従い、エラー原因を取り除いてください。

0:ファイルパス

### KNAE06455-I

The specified file is empty. file name : {0}

[原因]

指定したファイルが空です。

[対処]

別のファイル名を指定してください。

0:ファイルパス

### KNAE06456-I

The ls command returned a non-zero value. For details, check the output file. (output file path = {0})

[原因]

ls コマンドの結果が 0 以外を返しました。

[対処]

出力ファイルの中のエラーメッセージに従い、原因を取り除いてください。

0:ファイルパス

### KNAE06457-E

Failed to execute a start-process command for a printing file.

[原因]

印刷キューへの投入を行う start-process コマンドの実行に失敗しました。

[対処]

ユーザーアカウント、パスワードの指定値、印刷に使用するアプリケーションの実行状態を見直してください。

### KNAE06458-I

It was cut off because there was too much number of lines of the messages.

[原因]

メッセージの行数が多すぎるため、切り捨てました

[対処]

出力されたエラーメッセージに従い、エラー原因を取り除いてください。

### KNAE06459-E

A plugin failed to execute because a property required to execute the plugin is not specified. One of the following properties needs to be specified. properties : {0}

[原因]

部品の実行に必要なプロパティが指定されていません。

[対処]

マニュアルを確認し、必要なプロパティを指定して再実行してください。

0:プロパティキーのリスト

### KNAE06460-E

A combination of properties that cannot be specified together is specified. properties : {0}

[原因]

同時に指定できないプロパティの組合せが指定されています。

[対処]

プロパティを見直してください。

0:プロパティキーのリスト

### KNAE06461-E

A combination of property values is invalid. Specify the property "{0}" so that it is larger than the property "{1}".

[原因]

プロパティの値の組み合わせが不適切です。

[対処]

出力されたエラーメッセージに従い、プロパティを見直してください。

0:プロパティキー

1:プロパティキー

### KNAE06462-E

The specified property value is invalid. The following are the values that can be specified.  
key : {0}, value : {1}, valid value : {2}

[原因]

指定されたプロパティの値が不適切です。

[対処]

出力されたエラーメッセージに従い、プロパティを見直してください。

0:プロパティキー

1:ユーザ入力値

2:指定可能な値

### KNAE06463-E

The specified DRS group does not exist.

[原因]

指定された DRS グループが存在しません。

[対処]

指定した DRS グループ名を見直してください。

### KNAE06464-E

The specified DRS rule name is already being used.

[原因]

指定された DRS ルール名は既に使用されています。

[対処]

指定した DRS ルール名を見直してください。

### KNAE06465-E

The state of a specified ESX server is invalid. ESX server = {0}, state of ESX server = {1}

[原因]

指定された ESX の状態が不正です。

[対処]

指定した ESX サーバ名を見直してください。

0: ESX サーバ

1: ESX サーバの状態

### KNAE06466-E

The specified ESX server is already registered in the host DRS group. ESX server = {0}, host DRS group = {1}

[原因]

指定された ESX サーバは既にホスト DRS グループに登録されています。

[対処]

指定した ESX サーバ名, またはホスト DRS グループ名を見直してください。

0: ESX サーバ

1: ホスト DRS グループ

### KNAE06467-E

The specified virtual server is already registered to the vm DRS group. virtual server : {0}, vm DRS group : {1}

[原因]

指定された仮想サーバは既に VMDRS グループに登録されています。

[対処]

指定した仮想サーバ名, または VMDRS グループ名を見直してください。

0: 仮想サーバ

1: VMDRS グループ

### KNAE06468-E

The specified ESX server is not registered in the host DRS group. ESX server = {0}, host DRS group = {1}

[原因]

指定された ESX サーバがホスト DRS グループに登録されていません。

[対処]

指定した ESX サーバ名, またはホスト DRS グループ名を見直してください。

0: ESX サーバ

1: ホスト DRS グループ

### KNAE06469-E

The specified virtual server is not registered in the vm DRS group. virtual server : {0}, vm DRS group : {1}

[原因]

指定された VM サーバが VMDRS グループに登録されていません。

[対処]



指定した仮想サーバ名, または VMDRS グループ名を見直してください。

0: 仮想サーバ

1: VMDRS グループ

### KNAE06470-E

The ESX server registered in the host DRS group cannot be emptied. host DRS group = {0}

[原因]

ホスト DRS グループに登録されている ESX サーバを空にすることはできません。

[対処]

指定したホスト DRS グループ名を見直してください。

0: ホスト DRS グループ

### KNAE06471-E

The virtual server registered in the vm DRS group cannot be emptied. vm DRS group : {0}

[原因]

VMDRS グループに登録されている VM サーバを空にすることはできません。

[対処]

指定した VMDRS グループ名を見直してください。

0: VMDRS グループ

### KNAE06472-E

The specified network adapter was not found. {0}

[原因]

指定されたネットワークアダプターが存在しません。

[対処]

指定した NIC または MAC アドレスを見直してください。

0: NIC

### KNAE06473-E

The specified physical adapter was not found. {0}

[原因]

指定された物理アダプタが存在しません。

[対処]

指定した物理アダプタを見直してください。

0: 物理アダプタ

### KNAE06474-E

An Instant Recovery job with the specified virtual server name has already been activated.  
(virtual server name = {0})

[原因]

指定された仮想サーバのインスタントリカバリジョブは既にアクティブ化されています。

[対処]

指定した仮想サーバ名を見直してください。

0: virtual server name

### KNAE06475-E

An Instant Recovery job with the specified Instant Recovery ID has not been activated.  
(Instant Recovery ID = {0})

[原因]

指定されたインスタントリカバリ ID のインスタントリカバリジョブはアクティブ化されていません。

[対処]

指定したインスタントリカバリ ID を見直してください。

0: Instant Recovery ID

### KNAE06476-E

Two or more activated Instant Recovery jobs have the same virtual server name. (virtual server name = {0})

[原因]

同じ仮想サーバ名のアクティブ化されたインスタントリカバリジョブが2つ以上存在します。

[対処]

指定した仮想サーバ名を見直してください。

0: virtual server name

### KNAE06477-E

Two or more activated Instant Recovery jobs have the same Instant Recovery ID. (Instant Recovery ID = {0})

[原因]

同じインスタントリカバリ ID のアクティブ化されたインスタントリカバリジョブが2つ以上の存在します。

[対処]

指定したインスタントリカバリ ID を見直してください。

0: Instant Recovery ID

## KNAE06478-E

Creation of the virtual disk succeeded, but creation of the SCSI controller failed.

[原因]

タスクログのエラーメッセージを参照してください。

[対処]

出力されたエラーメッセージに従い、エラー原因を取り除いてください。その後、作成された仮想ディスクを削除し、再実行してください。

## KNAE06479-W

The SCSI controller name could not be acquired.

[原因]

タスクログのエラーメッセージを参照してください。

[対処]

特に必要ありません。

## KNAE06480-E

The vSphere DRS cluster has not been constructed. DRS cluster name = {0}

[原因]

vSphere DRS cluster が構築されていません。

[対処]

指定した DRS クラスタを見直してください。

0: DRS クラスタ名

## KNAE06481-E

The vSphere HA cluster has not been constructed. HA cluster name = {0}

[原因]

vSphere HA cluster が構築されていません。

[対処]

指定した HA クラスタを見直してください。

0: HA クラスタ名

## KNAE06482-E

The required property is empty. Key : {0}

[対処]

必須プロパティに値を指定してください。

### KNAE06483-E

An attempt to confirm the creation of the network interface failed. network interface state : {0}

[原因]

ネットワークインターフェイスの作成確認に失敗しました。

[対処]

ネットワークインターフェイスの状態を確認してください。

0:ネットワークインターフェイスの状態

### KNAE06484-E

The creation of the network interface did not finish within the monitoring time.

[原因]

ネットワークインターフェイスの作成が監視時間内に終了しませんでした。

[対処]

ネットワークインターフェイスの状態を確認してください。再度サービスを実行する場合は、確認回数と確認間隔を見直してください。

### KNAE06485-E

An attempt to confirm the connection of the network interface failed. network interface state : {0}

[原因]

ネットワークインターフェイスの接続確認に失敗しました。

[対処]

ネットワークインターフェイスと接続先のインスタンスの状態を確認してください。

0:ネットワークインターフェイスの状態

### KNAE06486-E

The connection of the network interface did not finish within the monitoring time.

[原因]

ネットワークインターフェイスの接続が監視時間内に終了しませんでした。

[対処]

ネットワークインターフェイスと接続先のインスタンスの状態を確認してください。再度サービスを実行する場合は、確認回数と確認間隔を見直してください。

### KNAE06487-E

An attempt to confirm the stopping of the instance failed. instance state : {0}

[原因]

インスタンスの停止確認に失敗しました。

[対処]

インスタンスの状態を確認してください。

0:インスタンスの状態

### KNAE06488-E

The stopping of the instance did not finish within the monitoring time.

[原因]

インスタンスの停止が監視時間内に終了しませんでした。

[対処]

インスタンスの状態を確認してください。再度サービスを実行する場合は、確認回数と確認間隔を見直してください。

### KNAE06489-E

An OS type cannot be obtained from the virtual server. {0}

[原因]

仮想サーバ名から OS 種別が取得できません。

[対処]

別の仮想サーバを指定してください。

0:仮想サーバ名

### KNAE06490-E

The OS of the virtual server is not supported. {0}

[原因]

仮想サーバの OS 種別はサポートしていません。

[対処]

サポートしている OS の仮想サーバを指定してください。

0:仮想サーバ名

### KNAE06491-E

The power status of the virtual server is not "PoweredON" or cannot be obtained.

[原因]

仮想サーバから電源状態が PoweredON ではない、もしくは取得できません。

[対処]

仮想サーバの管理ツールで仮想サーバの状態を確認してください。

### KNAE06492-E

An attempt to delete a file failed. path : {0}

[原因]

削除に失敗しました。

[対処]

出力されたエラーメッセージおよびエラーコードに従い、エラー原因を取り除いてください。

0:ファイルパス

### KNAE06493-E

An attempt to delete a folder failed. path : {0}

[原因]

削除に失敗しました。

[対処]

出力されたエラーメッセージおよびエラーコードに従い、エラー原因を取り除いてください。

0:フォルダパス

### KNAE06494-E

A specified script is not supported by this plug-in. Script name : {0}

[原因]

スクリプトが不正です。

[対処]

スクリプトを見直してください。

0: スクリプト

### KNAE06495-E

The combination of a target script and an OS type is incorrect. OS Type : {0}, Script Type : {1}

[原因]

OS 種別とスクリプトのタイプの組み合わせが不正です。

[対処]

OS 種別とスクリプトのタイプの組み合わせを見直してください。

0: OS 種別

### KNAE06496-E

The specified path is a folder. path : {0}

[原因]

指定したパスはフォルダです。

[対処]

指定したファイルパスを見直してください。

0:ファイルパス

### KNAE06497-E

The specified path is a file. path : {0}

[原因]

指定したパスはファイルです。

[対処]

指定したファイルパスを見直してください。

0:フォルダパス

### KNAE06498-E

An attempt to confirm the deletion of the network interface failed. network interface state : {0}

[原因]

ネットワークインターフェイスの削除確認に失敗しました。

[対処]

ネットワークインターフェイスの状態を確認してください。

0:ネットワークインターフェイスの状態

### KNAE06499-E

Deletion of the network interface did not finish within the monitoring time.

[原因]

ネットワークインターフェイスの削除が監視時間内に終了しませんでした。

[対処]

ネットワークインターフェイスの状態を確認してください。再度サービスを実行する場合は、確認回数と確認間隔を見直してください。

## KNAE06500-E

An attempt to confirm the deletion of the instance failed. instance state : {0}

[原因]

インスタンスの削除確認に失敗しました。

[対処]

インスタンスの状態を確認してください。

0:インスタンスの状態

## KNAE06501-E

The specified resource pool does not exist. resource pool : {0}

[原因]

指定したリソースプールが存在しません。

[対処]

指定したリソースプール名を見直してください。

0:リソースプール名

## KNAE06502-E

The virtual disk defined in the mapping file was not found. virtual disk : {0}

[原因]

次の原因が考えられます。

- ・マッピングファイルに定義している仮想ディスクが指定したテンプレートに存在しない。
- ・マッピングファイルの形式が不正である。
- ・マッピングファイルが文字化けしている。

[対処]

指定したマッピングファイルを参照し、原因に記載されている項目を確認してください。原因に応じてマッピングファイルを正しい記載に修正してください。

0:仮想ディスク名

## KNAE06503-E

The datastore for storing the virtual disk was not found. datastore : {0}

[原因]

次の原因が考えられます。

- ・仮想ディスクを格納するデータストアが指定した ESX サーバから参照できない。
- ・マッピングファイルの形式が不正である。
- ・マッピングファイルが文字化けしている。

[対処]



指定したマッピングファイルを参照し、原因に記載されている項目を確認してください。原因に応じてマッピングファイルを正しい記載に修正してください。

0:データストア名

### KNAE06504-E

The specified virtual server is not registered in a cluster. virtual server : {0}

[原因]

指定した仮想サーバがクラスタに属していません。

[対処]

仮想サーバをクラスタに登録してください。

0:仮想サーバ名

### KNAE06505-E

The specified virtual server is not registered in an HA cluster. virtual server : {0}

[原因]

指定した仮想サーバが HA クラスタに属していません。

[対処]

仮想サーバを HA クラスタに登録してください。

0:仮想サーバ名

### KNAE06506-E

The specified virtual server does not exist. virtual server : {0}

[原因]

指定した仮想サーバが存在しません。

[対処]

指定した仮想サーバ名を見直してください。

0:仮想サーバ名

### KNAE06507-E

The specified ESX server does not exist. ESX server : {0}

[原因]

指定した ESX サーバが存在しません。

[対処]

指定した ESX サーバ名を見直してください。

0:ESX サーバ名

## KNAE06508-E

The specified datastore does not exist. datastore : {0}

[原因]

指定したデータストアが存在しません。

[対処]

指定したデータストア名を見直してください。

0:データストア名

## KNAE06509-E

The specified template does not exist. template : {0}

[原因]

指定したテンプレートが存在しません。

[対処]

指定したテンプレート名を見直してください。

0:テンプレート名

## KNAE06510-E

The specified property value is invalid. The following are the values that can be specified.

key : {0}, valid value : {1}

[原因]

指定されたプロパティの値が不適切です。

[対処]

出力されたエラーメッセージに従い、プロパティを見直してください。

0:プロパティキー

1:指定可能な値

## 3.1.8 KNAE08000～KNAE08999 のメッセージ一覧

### KNAE08001-I

部品実行を開始しました (タスク名 : {0}, タスク ID : {1}, ステップ ID : {2}, 実行 ID : {3})。

0:タスク名

1:タスク ID

2:ステップ ID

3:実行 ID

### KNAE08002-I

部品実行を終了しました (タスク名: {0}, タスク ID: {1}, ステップ ID: {2}, 実行 ID: {3}, 部品戻り値: {4})。

0:タスク名

1:タスク ID

2:ステップ ID

3:実行 ID

4:部品戻り値

### KNAE08003-I

部品実行を停止しました (タスク名: {0}, タスク ID: {1}, ステップ ID: {2}, 実行 ID: {3})。

0:タスク名

1:タスク ID

2:ステップ ID

3:実行 ID

### KNAE08004-I

{0}

0:部品情報

### KNAE08005-I

{0}

0:部品情報

### KNAE08006-I

{0}

0:部品情報

### KNAE08008-E

部品の実行結果をタスク処理エンジンに応答できませんでした。

[原因]

タスク処理エンジンとの通信に何らかの障害が発生しました。

[対処]

資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

## KNAE08009-I

{0}

0: 部品の標準出力内容

## KNAE08010-I

{0}

0: 部品の標準出力内容

## KNAE08011-E

部品実行でデータベース障害が発生しました。(タスク名：{0}，タスク ID：{1}，ステップ ID：{2}，実行 ID：{3}，例外詳細：{4})。

[原因]

データベースへのアクセスで例外が発生しました。

[対処]

資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

0:タスク名

1:タスク ID

2:ステップ ID

3:実行 ID

4:例外詳細

## KNAE08012-E

部品実行で障害が発生しました (タスク名：{0}，タスク ID：{1}，ステップ ID：{2}，実行 ID：{3}，部品戻り値：{4}，例外詳細：{5})。

[原因]

次の要因が考えられます。

- ・ 部品実行で何らかの障害が発生した。
- ・ タスクの強制停止操作が行われた。
- ・ 本製品の停止操作が行われた。

[対処]

タスクログおよび公開ログ(Server[n].log)の発生時刻前後のメッセージおよび例外詳細を確認して対処してください。タスクの強制停止や本製品の停止操作の形跡がなく，発生時刻前後にエラーメッセージや例外詳細が出力されていない場合は，資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

0:タスク名

1:タスク ID

2:ステップ ID  
3:実行 ID  
4:部品戻り値  
5:例外詳細

### KNAE08013-E

入力プロパティの値が未設定のため、部品実行に失敗しました（プロパティキー：{0}）。

[原因]

部品の入力プロパティ値が未設定です。

[対処]

サービス実行時に指定した入力値を見直してください。問題が解決しない場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0:プロパティキー

### KNAE08014-E

指定された接続先ホスト名の名前解決に失敗しました（詳細情報：{0}）。

[原因]

指定された接続先ホスト名の名前解決ができません。

[対処]

接続先ホスト名の指定値、ネットワークおよび DNS の設定を確認して、再度サービスを実行してください。

0: 名前解決失敗の詳細情報

### KNAE08015-W

プロパティの値が格納できる最大長を超えているため、切り捨てられました（プロパティキー：{0}，元の文字列長：{1}，最大長：{2}）。

0: プロパティキー

1: 元の文字列長

2: 最大長

### KNAE08016-E

部品実行で障害が発生しました（タスク名：{0}，タスク ID：{1}，ステップ ID：{2}，実行 ID：{3}，部品戻り値：{4}）。

[原因]

次の要因が考えられます。

- ・ 部品実行で何らかの障害が発生した。

- ・タスクの強制停止操作が行われた。
- ・本製品の停止操作が行われた。

[対処]

タスクログおよび公開ログ(Server[n].log)の発生時刻前後のメッセージを確認して対処してください。タスクの強制停止や本製品の停止操作の形跡がなく、発生時刻前後にエラーメッセージも出力されていない場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

- 0:タスク名
- 1:タスク ID
- 2:ステップ ID
- 3:実行 ID
- 4:部品戻り値

### KNAE08017-E

入力プロパティの値に使用できない文字が含まれているため、部品実行に失敗しました（プロパティキー：{0}，使用不可文字：{1}）。

[原因]

部品の入力プロパティの値に、使用できない文字が含まれています。

[対処]

サービス実行時に指定した入力値を見直してください。問題が解決しない場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

- 0:プロパティキー
- 1:使用不可文字

### KNAE08018-E

入力プロパティの値に誤りがあるため、部品実行に失敗しました（プロパティキー：{0}）。

[原因]

部品の入力プロパティの値に誤りがあります。

[対処]

サービス実行時に指定した入力値を見直してください。問題が解決しない場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

- 0:プロパティキー

### KNAE08044-W

実行されたスクリプトまたはコマンドの戻り値が0から63の範囲外であったため部品の戻り値を64に設定しました（スクリプトまたはコマンドの戻り値：{0}）。

- 0:スクリプトまたはコマンドの戻り値

## KNAE08045-E

本製品の停止操作が行われたため、部品実行に失敗しました。

[対処]

本製品を再起動した後、必要に応じて再度サービスを実行してください。

## KNAE08046-I

本製品の停止操作が行われたため、接続先ホストで実行中のプロセスを停止しました。

[対処]

本製品を再起動した後、必要に応じて再度サービスを実行してください。

## KNAE08047-E

本製品の停止操作が行われたため、接続先ホストで実行中のプロセスの停止要求を行いましたが、停止に失敗しました (プロセス ID : {0})。

[対処]

接続先ホストのプロセスの状態を Windows のタスクマネージャから確認し、必要に応じてプロセスを停止してください。本製品を再起動した後、必要に応じて再度サービスを実行してください。

0:プロセス ID

## KNAE08048-E

接続先ホストで実行中のプロセスの情報が取得できなかったため、本製品の停止に伴うプロセスの停止要求を行えませんでした。

[対処]

実行中のコマンドが分かる場合は、接続先ホストで実行中のプロセスの状態を Windows のタスクマネージャから確認し、必要に応じてプロセスを停止してください。本製品を再起動した後、必要に応じて再度サービスを実行してください。

## KNAE08049-I

接続先ホストでコマンドを実行して文字セット名を取得しました。(コマンド : {0}, 実行結果 : {1})。

0:実行したコマンドライン

1:実行したコマンド結果

## KNAE08050-I

接続先ホストの環境変数 LC\_ALL と LANG に {0} を設定しました。

0:設定したロケール

### KNAE08051-I

接続先プロパティファイルから通信に使用する文字セットを取得しました（文字セット名：{0}）。

0:文字セット名

### KNAE08052-I

文字セットマッピングファイルの設定に従い、通信に使用する文字セットが決定しました（文字セット名：{0}）。

0:文字セット名

### KNAE08053-I

接続先ホストとの通信に使用する文字セットを UTF-8 に設定しました。変更する場合は、接続先プロパティファイルまたは、文字セットマッピングファイルを設定してください。

### KNAE08054-I

接続先ホストの環境変数 LC\_ALL と LANG に値を設定しませんでした。

### KNAE08055-E

ホストに接続を試みましたが、接続ができませんでした（接続先：{0}，プロトコル：{1}，ポート番号：{2}）。

[原因]

次の理由が考えられます。

- ・接続先ホストが起動していない。
- ・接続先ホストが高負荷になっている。
- ・接続先ホストとの通信経路で障害が発生している。
- ・ファイアーウォールなどにより、指定されたポート番号を使った通信がブロックされている。

[対処]

次の確認をして、再度サービスを実行してください。

- ・接続先ホストの起動状態
- ・接続先ホストの負荷状態
- ・接続先ホストとの通信経路
- ・ファイアーウォールの設定

問題が解決しない場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0:接続先ホスト名・IP アドレス

1:プロトコル

2:ポート番号



## KNAE08056-E

認証に失敗しました（接続先：{0}，プロトコル：{1}，ポート番号：{2}）。

### [原因]

認証情報の設定が誤っています。

### [対処]

認証情報の設定を見直して、再度サービスを実行してください。問題が解決しない場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0:接続先ホスト名・IP アドレス

1:プロトコル

2:ポート番号

## KNAE08057-E

接続先プロパティファイルに無効な値が設定されているため、部品実行に失敗しました（ファイル名：{0}，キー名：{1}，プロパティ値：{2}）。

### [原因]

プロパティ値に設定された文字セット名に誤りがあります。

### [対処]

有効な文字セット名を設定し、再度サービスを実行してください。

0:ファイル名

1:キー名

2:プロパティ値

## KNAE08058-E

接続先プロパティファイルに無効な値が設定されているため、部品実行に失敗しました（ファイル名：{0}，キー名：{1}，プロパティ値：{2}）。

### [原因]

プロパティ値に設定された正規表現に誤りがあります。

### [対処]

有効な正規表現を設定し、再度サービスを実行してください。

0:ファイル名

1:キー名

2:プロパティ値

## KNAE08059-E

接続先プロパティファイルに無効な値が設定されているため、部品実行に失敗しました（ファイル名：{0}，キー名：{1}，プロパティ値：{2}）。

[対処]

プロパティには数値を設定する必要があります。設定値を見直し、再度サービスを実行してください。

0:ファイル名

1:キー名

2:プロパティ値

## KNAE08060-E

接続先プロパティファイルに無効な値が設定されているため、部品実行に失敗しました（ファイル名：{0}，キー名：{1}，プロパティ値：{2}）。

[対処]

プロパティには数値を「,」（カンマ）区切りで設定する必要があります。設定値を見直し、再度サービスを実行してください。

0:ファイル名

1:キー名

2:プロパティ値

## KNAE08061-E

文字セットマッピングファイル(charsetMapping\_user.properties)に無効な文字セット名が設定されているため、部品実行に失敗しました（キー名：{0}，文字セット名：{1}）。

[原因]

プロパティ値に設定された文字セット名に誤りがあります。

[対処]

有効な文字セット名を設定し、本製品を再起動した後、再度サービスを実行してください。

0:キー名

1:文字セット名

## KNAE08062-E

プロパティファイル（config\_user.properties）に無効な値が設定されているため、部品実行に失敗しました（キー名：{0}，プロパティ値：{1}）。

[原因]

プロパティ値に設定された正規表現に誤りがあります。

[対処]

有効な正規表現を設定し、本製品を再起動した後、再度サービスを実行してください。

0:キー名

1:プロパティ値

### KNAE08063-E

部品実行に必要なコマンドが存在しません（接続先：{0}，コマンド：{1}）。

[対処]

接続先ホストにコマンドをインストールし、再度サービスを実行してください。

0:接続先ホスト名・IP アドレス

1:コマンド

### KNAE08064-E

タスクの強制停止が行われたため、部品実行に失敗しました。

### KNAE08065-I

タスクの強制停止が行われたため、接続先ホストで実行中のプロセスを停止しました。

### KNAE08066-E

タスクの強制停止が行われたため、接続先ホストで実行中のプロセスの停止要求を行いましたが、停止に失敗しました（プロセス ID：{0}）。

[対処]

接続先ホストのプロセスの状態を Windows のタスクマネージャから確認し、必要に応じてプロセスを停止してください。

0:プロセス ID

### KNAE08067-E

接続先ホストで実行中のプロセスの情報が取得できなかったため、タスクの強制停止に伴うプロセスの停止要求を行えませんでした。

[対処]

実行中のコマンドが分かる場合は、接続先ホストで実行中のプロセスの状態を Windows のタスクマネージャから確認し、必要に応じてプロセスを停止してください。

### KNAE08068-E

権限昇格に失敗しました（接続先：{0}）。

[原因]

エージェントレス接続先定義にスーパーユーザーのパスワードが設定されていません。

[対処]

エージェントレス接続先定義の設定を見直して再度サービスを実行してください。

0:接続先ホスト名・IP アドレス

## KNAE08069-E

権限昇格に失敗しました。

### [原因]

root のパスワードが設定されていません。次の理由が考えられます。

- ・ サービスプロパティと部品プロパティのマッピングの設定が誤っている。
- ・ サービス設定時またはサービス実行時に root のパスワードを入力していない。

### [対処]

次の確認をして、再度サービスを実行してください。

- ・ サービスプロパティと部品プロパティのマッピングの設定
- ・ root のパスワードの入力

## KNAE08070-I

root 権限に昇格する設定 (SSH 接続用) が有効になっています。

## KNAE08071-I

root 権限に昇格する設定 (SSH 接続用) が無効になっています。

## KNAE08077-E

接続先ホストでの作業フォルダの作成に失敗しました (作業フォルダ: {0})。

### [原因]

次の理由が考えられます。

- ・ フォルダを作成する権限がない。
- ・ 作業フォルダと同名のファイルがすでに存在している。
- ・ プロパティファイル (user\_config.properties) で plugin.remoteCommand.workDirectory.ssh の値に有効な絶対パスが指定されていない。
- ・ 接続先プロパティファイルで ssh.workDirectory の値に有効な絶対パスが指定されていない。

### [対処]

次の確認をして、再度サービスを実行してください。

- ・ 作業フォルダのパスにフォルダを作成することが可能であること。
- ・ 作業フォルダと同名のファイルが存在していないこと。
- ・ プロパティファイル (user\_config.properties) の plugin.remoteCommand.workDirectory.ssh の値に有効な絶対パスが指定されていること。
- ・ 接続先プロパティファイルの ssh.workDirectory の値に有効な絶対パスが指定されていること。

0:作業フォルダ

## KNAE08078-E

接続先ホストで作業フォルダのアクセスに失敗しました（作業フォルダ：{0}）。

### [原因]

次の理由が考えられます。

- ・作業フォルダに接続ユーザーがアクセス可能な権限が設定されていない。
- ・作業フォルダのファイルシステムの空き容量が不足している。

### [対処]

次の確認をして、再度サービスを実行してください。

- ・作業フォルダに権限が設定されていること。
- ・作業フォルダのファイルシステムに十分な空き容量があること。

0:作業フォルダ

## KNAE08080-E

接続先ホストでリモートファイルまたは作業フォルダのアクセスに失敗しました（リモートファイルのパス：{0}, 作業フォルダ：{1}）。

### [原因]

次の理由が考えられます。

- ・リモートファイルに接続ユーザーがアクセス可能な権限が設定されていない。
- ・作業フォルダに接続ユーザーがアクセス可能な権限が設定されていない。
- ・作業フォルダのドライブの空き容量が不足している。

### [対処]

次の確認をして、再度サービスを実行してください。

- ・リモートファイルに権限が設定されていること。
- ・作業フォルダに権限が設定されていること。
- ・作業フォルダのドライブに十分な空き容量があること。

0:リモートファイルのパス

1:作業フォルダ

## KNAE08081-E

公開鍵認証に失敗しました（接続先：{0}）。

### [原因]

次の理由が考えられます。

- ・認証に使用するユーザー ID に誤りがある。
- ・秘密鍵とパスフレーズが一致していない。
- ・接続先ホストで公開鍵認証機能の使用が許可されていない。
- ・秘密鍵と接続先ホストに登録されている公開鍵がペアではない。

- ・秘密鍵が存在しない。
- ・秘密鍵の読み込みエラーが発生した。
- ・秘密鍵が不正である。

[対処]

次の確認をして、再度サービスを実行してください。

- ・ユーザー ID が正しいこと。
- ・パスフレーズが正しいこと。
- ・接続先ホストで公開鍵認証機能が設定されていること。
- ・接続先ホストに秘密鍵とペアになる公開鍵が登録されていること。
- ・プロパティファイル (user\_config.properties) の ssh.privateKeyFile で指定したパスに秘密鍵が存在すること。
- ・プロパティファイル (user\_config.properties) の ssh.privateKeyFile で指定した秘密鍵が読み込み可能であること。
- ・正しい秘密鍵を指定していること。

0:接続先ホスト名・IP アドレス

### KNAE08082-I

接続先ホストに接続と認証を行いました (接続先: {0}, プロトコル: {1})。

0:接続先ホスト名・IP アドレス

1:プロトコル

### KNAE08083-I

接続先ホストに接続を行いました (接続先: {0}, プロトコル: {1})。

0:接続先ホスト名・IP アドレス

1:プロトコル

### KNAE08084-E

接続先プロパティファイルに無効な値が設定されているため、部品実行に失敗しました (ファイル名: {0}, キー名: {1}, プロパティ値: {2})。

[対処]

値を見直して、再度サービスを実行してください。

0:ファイル名

1:キー名

2:プロパティ値

## KNAE08085-E

接続先プロパティファイルに値が設定されていないため、部品実行に失敗しました（ファイル名：{0}，キー名：{1}）。

[対処]

値を設定して、再度サービスを実行してください。

0:ファイル名

1:キー名

## KNAE08101-I

リモートコマンド実行を開始しました（コマンド：{0}）。

0:コマンド名

## KNAE08102-I

リモートコマンド実行に成功しました（コマンド：{0}）。

0:コマンド名

## KNAE08103-E

リモートコマンド実行に失敗しました（コマンド：{0}，部品戻り値：{1}）。

0:コマンド名

1:部品戻り値

## KNAE08104-E

汎用コマンド実行部品に設定しているプロパティに誤りがあるため、部品実行に失敗しました（プロパティ：{0}）。

[原因]

汎用コマンド実行部品の認証種別の値に誤りがあります。

[対処]

認証種別の値を確認後、再度サービスを実行してください。

0:認証種別の設定値

## KNAE08105-E

汎用コマンド実行部品に設定しているプロパティに誤りがあるため、部品実行に失敗しました（プロパティ：{0}）。

[原因]

汎用コマンド実行部品の標準出力パターンの値に誤りがあります。

[対処]

標準出力パターンの値を確認後、再度サービスを実行してください。

0:標準出力パターンに設定した正規表現の設定値

## KNAE08106-E

汎用コマンド実行部品に設定しているプロパティに誤りがあるため、部品実行に失敗しました（プロパティキー：{0}）。

[原因]

汎用コマンド実行部品の標準出力プロパティに指定されているサービスプロパティは存在しません。

[対処]

サービスプロパティの値を再設定後、再度サービスを実行してください。

0:サービスプロパティキー

## KNAE08107-E

コマンド実行処理中に通信エラーが発生したため、処理を中断しました（接続先：{0}，コマンド：{1}，詳細：{2}）。

[原因]

次の理由が考えられます。

- ・接続中にホストの再起動が行われた。
- ・接続先ホストとの通信が切断された。

[対処]

次の確認をして、再度サービスを実行してください。

- ・接続先ホストの起動状態
- ・接続先ホストとの通信経路

問題が解決しない場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0:接続先ホスト名・IP アドレス

1:コマンド名

2:詳細情報

## KNAE08108-E

コマンド実行処理中に、ホストから応答がなくなったため処理を中断しました（接続先：{0}，コマンド：{1}，詳細：{2}）。

[原因]

次の理由が考えられます。

- ・接続先ホストが高負荷になっている。
- ・SSH 接続の場合タイムアウトが発生している。



#### [対処]

次の確認をして、再度サービスを実行してください。

- ・ 接続先ホストの負荷状態
- ・ 接続先ホストの SSH の設定

問題が解決しない場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0:接続先ホスト名・IP アドレス

1:コマンド名

2:詳細情報

### KNAE08109-E

コマンド実行処理を実行できませんでした (接続先: {0})。

#### [原因]

接続先ホストの同時に処理可能なコマンド数が上限に達しました。

#### [対処]

実行中のコマンドの終了後、再度サービスを実行してください。

0:接続先ホスト名・IP アドレス

### KNAE08110-E

接続可能なホストが見つかりませんでした (接続先: {0}, タスク ID: {1})。

#### [原因]

次の理由が考えられます。

- ・ タスクおよび接続先ホストの属するリソースグループに対応するエージェントレス接続先定義が設定されていない。
- ・ タスクおよび接続先ホストに対応するエージェントレス接続先定義の認証情報が誤っている。
- ・ 実行時に指定した認証情報が誤っている。

#### [対処]

エージェントレス接続先定義の設定および認証情報を見直して、再度サービスを実行してください。

0:接続先ホスト名・IP アドレス

1:タスク ID

### KNAE08111-I

リモートコマンド実行を開始しました。

### KNAE08112-E

リモートコマンド実行に失敗しました。

## KNAE08113-E

予期せぬエラーが発生したため処理を中断しました。

[原因]

部品実行で何らかの障害が発生しました。

[対処]

タスクログの前後のエラーメッセージおよび例外詳細を確認して対処してください。前後のエラーメッセージや例外詳細がない場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

## KNAE08114-E

実行フォルダの取得に失敗しました（接続先：{0}）。

[原因]

接続先ホストが Windows の場合、システム環境変数%TEMP%の取得ができませんでした。

[対処]

接続先ホストのシステム環境変数%TEMP%が設定されていることを確認して、再度サービスを実行してください。問題が解決しない場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0:接続先ホスト名・IP アドレス

## KNAE08115-E

処理準備中に実行したコマンドでエラーが発生しました（接続先：{0}，コマンド：{1}）。

[対処]

接続先ホストでコマンドが実行できることを確認して、再度サービスを実行してください。問題が解決しない場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0:接続先ホスト名・IP アドレス

1:コマンド名

## KNAE08116-E

コマンドの実行ができませんでした（接続先：{0}，コマンド：{1}）。

[原因]

コマンドの実行権限がないか、無効なコマンドが指定されました。

[対処]

コマンドおよび接続先ホストにおける実行権限が適切か確認して、再度サービスを実行してください。問題が解決しない場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0:接続先ホスト名・IP アドレス

1:コマンド名

## KNAE08117-E

ホストに接続を試みましたが、接続ができませんでした（接続先：{0}，OS 種別：{1}）。

### [原因]

次の理由が考えられます。

- ・ 接続先ホストが起動していない。
- ・ 接続先ホストが高負荷になっている。
- ・ 接続先ホストとの通信経路で障害が発生している。
- ・ 接続先ホストが Windows の場合、139 番ポートで通信ができない。
- ・ 接続先ホストが Linux/UNIX の場合、SSH 用のポートで通信ができない。

### [対処]

次の確認をして、再度サービスを実行してください。

- ・ 接続先ホストの起動状態
- ・ 接続先ホストの負荷状態
- ・ 接続先ホストとの通信経路
- ・ ファイアウォールの設定
- ・ ユーザー設定プロパティファイルに記載されている ssh.port.number の値とホストの SSH 用ポートの設定

問題が解決しない場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0:接続先ホスト名・IP アドレス

1:OS 種別

## KNAE08118-E

認証に失敗しました（接続先：{0}，OS 種別：{1}）。

### [原因]

認証情報の設定が誤っています。

### [対処]

認証情報の設定を見直して、再度サービスを実行してください。問題が解決しない場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0:接続先ホスト名・IP アドレス

1:OS 種別

## KNAE08119-E

接続先のホストでフォルダ作成に失敗しました（接続先：{0}，フォルダ：{1}）。

### [原因]

接続先ホストにおけるフォルダの操作権限が適切か確認してください。

### [対処]

接続先ホストにおけるフォルダの操作権限が適切か確認して、再度サービスを実行してください。問題が解決しない場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0:接続先ホスト名・IP アドレス

1:フォルダパス

### KNAE08120-E

ホストに接続を試みましたが、接続に使用したユーザーの権限不足のため接続ができませんでした（接続先：{0}、OS 種別：{1}）。

[原因]

ユーザーに接続可能な権限がありませんでした。

[対処]

ユーザー情報と UAC の設定を確認して、再度サービスを実行してください。問題が解決しない場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0:接続先ホスト名・IP アドレス

1:OS 種別

### KNAE08121-E

接続先ホストから要求に対する応答が返りませんでした（接続先：{0}）。

[原因]

次の理由が考えられます。

- ・接続先ホストが高負荷になっている。
- ・接続先ホストとの通信が切断された。

[対処]

次の確認をして、再度サービスを実行してください。

- ・接続先ホストの負荷状態
- ・接続先ホストとの通信経路

問題が解決しない場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0:接続先ホスト名・IP アドレス

### KNAE08122-E

接続先ホストの管理共有が無効になっていたため、接続ができませんでした（接続先：{0}）。

[原因]

次の理由が考えられます。

- ・管理共有が有効になっていない。
- ・接続先プロパティファイルの wmi.workDirectory.sharedName に不正な値が設定されている。
- ・接続先プロパティファイルの wmi.workDirectory.sharedPath に不正な値が設定されている。

#### [対処]

次の確認をして、再度サービスを実行してください。

- ・管理共有が有効になっていること。
- ・接続先プロパティファイルの wmi.workDirectory.sharedName に有効な値が設定されていること。
- ・接続先プロパティファイルの wmi.workDirectory.sharedPath に有効な値が設定されていること。

問題が解決しない場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0:接続先ホスト名・IP アドレス

### KNAE08123-E

認証に失敗したためコマンドを実行できませんでした（接続先：{0}）。

#### [原因]

ユーザー認証に失敗しました。

#### [対処]

ユーザー情報を確認して、再度サービスを実行してください。問題が解決しない場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0:接続先ホスト名・IP アドレス

### KNAE08124-E

スクリプトファイルが存在しないため、転送を行いません（スクリプトファイルのパス：{0}）。

#### [原因]

フォルダパスの場所にスクリプトファイルがありません。

#### [対処]

サービステンプレートをインポートし直して、再度サービスを実行してください。問題が解決しない場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0:フォルダパス

### KNAE08125-E

コマンド実行処理に失敗したため、処理を中断しました（接続先：{0}、コマンド：{1}、カレントフォルダパス：{2}、詳細：{3}）。

#### [原因]

次の理由が考えられます。

- ・接続先ホストが高負荷になっている。
- ・接続先ホストのシェルが不正な状態になっている。

#### [対処]

次の確認をして、再度サービスを実行してください。

- ・接続先ホストの負荷状態。

- ・シェルで基本的なコマンドが実行可能であること。

問題が解決しない場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0:接続先ホスト名・IP アドレス

1:コマンド名

2:カレントフォルダパス

3:詳細

## KNAE08126-E

ファイル削除処理に失敗したため、処理を中断しました（接続先：{0}、対象パス：{1}）。

[原因]

次の理由が考えられます。

- ・ファイル削除時に通信障害が発生した。
- ・接続先ホストでディスク障害が発生した。
- ・ファイルが別のプロセスによって開かれている。

[対処]

ファイルの状態を確認後、ファイルを手動で削除してください。

0:接続先ホスト名・IP アドレス

1:削除対象パス

## KNAE08127-E

コマンド実行状態取得処理に失敗したため、処理を中断しました（接続先：{0}、コマンド識別子：{1}）。

[原因]

次の理由が考えられます。

- ・接続中にホストの再起動が行われた。
- ・接続先ホストが高負荷になっている。
- ・接続先ホストとの通信経路で障害が発生している。
- ・接続先ホストの空きメモリが不足している。
- ・本製品の一時ファイル用のフォルダが不正な状態になっている。

[対処]

次の確認をして、再度サービスを実行してください。

- ・接続先ホストの起動状態
- ・接続先ホストの負荷状態
- ・接続先ホストとの通信経路
- ・接続先ホストの空きメモリの状態

問題が解決しない場合は、本製品を再起動して、再度サービスを実行してください。それでも問題が解決しない場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0:接続先ホスト名・IP アドレス

1:コマンド識別子

### KNAE08128-E

ホストに接続を試みましたが、接続ができませんでした (接続先: {0})。

[原因]

次の理由が考えられます。

- ・ 接続先ホストに接続する本製品が複数ある。
- ・ 接続先ホストの再起動が行われた。
- ・ 接続先ホスト上で本製品が起動するプロセスが停止した。

[対処]

接続先ホストが Windows の場合は、複数のサーバから管理することはできません。システム構成を見直して、他の本製品が接続先ホストに接続していないことを確認してください。システム構成に問題がない場合は、接続先ホストの起動状態を確認して、再度サービスを実行してください。問題が解決しない場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0:接続先ホスト名・IP アドレス

### KNAE08129-I

汎用コマンド実行を開始しました (コマンド: {0})。

0:コマンド名

### KNAE08130-I

汎用コマンド実行に成功しました (コマンド: {0})。

0:コマンド名

### KNAE08131-E

汎用コマンド実行に失敗しました (コマンド: {0}, 部品戻り値: {1})。

0:コマンド名

1:部品戻り値

### KNAE08132-E

コマンドの標準出力のサイズが上限値を超えたため、処理を中断しました (上限値: {0}キロバイト)。

[対処]

入力プロパティを確認して、再度サービスを実行してください。問題が解決しない場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0:標準出力サイズ上限値



## KNAE08133-E

ホストとの接続中に問題が発生しました。

### [原因]

次の理由が考えられます。

- ・接続中にホストの再起動が行われた。
- ・接続先ホストが高負荷になっている。
- ・接続先ホストとの通信経路で障害が発生している。
- ・接続先ホストの空きメモリが不足している。

### [対処]

次の確認をして、再度サービスを実行してください。

- ・接続先ホストの起動状態
- ・接続先ホストの負荷状態
- ・接続先ホストとの通信経路
- ・接続先ホストの空きメモリの状態

問題が解決しない場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

## KNAE08134-E

次のフォルダのアクセスに失敗しました（フォルダ：{0}）。

### [原因]

次の理由が考えられます。

- ・フォルダが削除された。
- ・フォルダに対するアクセス権がない。

### [対処]

フォルダが存在しない場合は、しばらく待ってから再度サービスを実行してください。フォルダが存在する場合はアクセス権を確認して再度サービスを実行してください。問題が解決しない場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0:フォルダパス

## KNAE08135-E

コマンドの標準出力のサイズが上限値を超えたため、プロセスの停止要求をしましたが、応答がタイムアウトしました（標準出力の上限値：{0}キロバイト、プロセス ID：{1}）。

### [対処]

接続先ホストのプロセスを手動で停止した後、入力プロパティを確認して、再度サービスを実行してください。問題が解決しない場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0:標準出力サイズ上限値



1:プロセス ID

### KNAE08136-E

コマンドの標準出力のサイズが上限値を超えたため、プロセスの停止要求をしましたが、停止に失敗しました（標準出力の上限値：{0}キロバイト、プロセス ID：{1}）。

[対処]

接続先ホストのプロセスを手動で停止した後、入力プロパティを確認して、再度サービスを実行してください。問題が解決しない場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0:標準出力サイズ上限値

1:プロセス ID

### KNAE08137-E

サービステンプレートが不正なため、部品実行に失敗しました（ファイル名：{0}、要素名：{1}）。

[対処]

実行したサービスのサービステンプレートを再作成し、インポートしなおして、再度実行してください。

0:ファイル名

1:要素名

### KNAE08138-E

処理準備中に実行したコマンドでエラーが発生しました（コマンド：{0}、戻り値：{1}、実行結果：{2}）。

[原因]

環境変数の設定に失敗しました。

[対処]

入力プロパティの設定、サービステンプレート内の環境変数の設定を見直してください。入力プロパティに問題があった場合は、入力プロパティを修正して再度サービスを実行してください。サービステンプレートに問題があった場合は、サービステンプレートを再作成し、インポートし直して、再度サービスを実行してください。問題が解決しない場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0:実行したコマンドライン

1:実行したコマンド戻り値

2:実行したコマンド結果

### KNAE08139-E

コマンドの実行ができませんでした（接続先：{0}、保守情報：{1}）。

[原因]

次の理由が考えられます。

- ・接続中にホストの再起動が行われた。
- ・接続先ホストが高負荷になっている。
- ・接続先ホストとの通信経路で障害が発生している。
- ・接続先ホストの空きメモリが不足している。

[対処]

次の確認をして、再度サービスを実行してください。

- ・接続先ホストの起動状態
- ・接続先ホストの負荷状態
- ・接続先ホストとの通信経路
- ・接続先ホストの空きメモリの状態

問題が解決しない場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0:接続先ホスト名・IP アドレス

1:保守情報

## KNAE08140-E

コマンドの実行のためのファイル転送処理でエラーが発生しました（保守情報：{0}）。

[原因]

次の理由が考えられます。

- ・接続先ホストの転送先パスに対するアクセス権がない（フォルダパス：{1}）
- ・接続中にホストの再起動が行われた。
- ・接続先ホストが高負荷になっている。
- ・接続先ホストとの通信経路で障害が発生している。

[対処]

次の確認をして、再度サービスを実行してください。

- ・転送先パスに対するアクセス権
- ・接続先ホストの起動状態
- ・接続先ホストの負荷状態
- ・接続先ホストとの通信経路

問題が解決しない場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0:保守情報

1:フォルダパス

## KNAE08141-E

処理準備中に実行したコマンドでエラーが発生しました（コマンド：{0}，戻り値：{1}，実行結果：{2}）。

[原因]

実行ディレクトリへの移動に失敗しました。

[対処]

入力プロパティの設定，サービステンプレート内の実行ディレクトリの設定と接続先ホストの実行ディレクトリの状態を見直してください。入力プロパティに問題があった場合は，入力プロパティを修正して再度サービスを実行してください。サービステンプレートに問題があった場合は，サービステンプレートを再作成し，インポートし直して，再度サービスを実行してください。問題が解決しない場合は，資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

0:実行したコマンドライン

1:実行したコマンド戻り値

2:実行したコマンド結果

## KNAE08142-E

接続先ホストと部品定義のプラットフォームが一致していません（接続先：{0}，OS 種別：{1}）。

[原因]

次の理由が考えられます。

- ・ 接続先ホストの指定に誤りがある。
- ・ サービステンプレートの部品定義に誤りがある。

[対処]

接続先ホストの指定が誤っていないか確認してください。接続先ホストの指定に誤りがあった場合は，接続先ホストの指定を修正して，再度サービスを実行してください。サービステンプレートに問題があった場合は，サービステンプレートを再作成し，インポートし直して，再度サービスを実行してください。問題が解決しない場合は，資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

0:接続先ホスト名・IP アドレス

1:OS 種別

## KNAE08143-E

接続先ホストは本製品がサポートする OS ではありません（接続先：{0}，OS 種別：{1}）。

[原因]

接続先ホストの指定に誤りがある可能性があります。

[対処]

接続先ホストの指定が誤っていないか確認してください。接続先ホストの指定に誤りがあった場合は，接続先ホストの指定を修正して，再度サービスを実行してください。問題が解決しない場合は，資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

0:接続先ホスト名・IP アドレス

1:OS 種別

### KNAE08151-I

ファイル転送を開始しました（ローカルファイルパス：{0}，リモートファイルパス：{1}，転送モード：{2}）。

0:ローカルファイルのパス

1:リモートファイルのパス

2:転送モード

### KNAE08152-I

ファイル転送に成功しました（ローカルファイルパス：{0}，リモートファイルパス：{1}，転送モード：{2}）。

0:ローカルファイルのパス

1:リモートファイルのパス

2:転送モード

### KNAE08153-E

ファイル転送に失敗しました（ローカルファイルパス：{0}，リモートファイルパス：{1}，転送モード：{2}）。

0:ローカルファイルのパス

1:リモートファイルのパス

2:転送モード

### KNAE08154-E

ファイルの転送処理に失敗したため、処理を中断しました（接続先：{0}，転送元パス：{1}，転送先パス：{2}）。

[原因]

次の理由が考えられます。

- (1)接続中にホストの再起動が行われた。
- (2)転送元のファイルが存在しない。
- (3)転送元または転送先のファイルの書き込み/読み込みエラーが発生した。
- (4)転送元または転送先のファイルの名前が 127 文字を超えている。
- (5)転送元または転送先にフォルダを指定している場合、指定したフォルダの配下に絶対パスが 256 文字を超えているファイル/フォルダが存在する。
- (6)転送元または転送先にフォルダを指定している場合、指定したフォルダ以降のパスが 127 文字を超えているファイル/フォルダが存在する。
- (7)転送元パスまたは転送先パスにネットワークドライブまたは UNC パスを指定している。
- (8)転送中に通信障害が発生した。

- (9)接続先ホストが高負荷になっている。
- (10)接続先ホストのシステムドライブの空き容量が不足している。
- (11)本製品がインストールされているドライブの空き容量が不足している。
- (12)転送対象のファイルが暗号化されている。

[対処]

次の確認をして、再度サービスを実行してください。

- (1)接続先ホストの起動状態
- (2)-(7)転送元または転送先のファイル/フォルダのパス
- (8)接続先ホストとの通信経路
- (9)接続先ホストの負荷状態
- (10)接続先ホストのシステムドライブの空き容量
- (11)本製品がインストールされているドライブの空き容量
- (12)転送対象のファイルの属性

問題が解決しない場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0:接続先ホスト名・IP アドレス

1:転送元パス

2:転送先パス

## KNAE08155-E

ファイル転送部品に設定しているプロパティに誤りがあるため、部品実行に失敗しました（プロパティ：{0}）。

[原因]

ファイル転送部品の認証種別の値に誤りがあります。

[対処]

認証種別の値を確認後、再度サービスを実行してください。

0:認証種別の設定値

## KNAE08156-E

ファイル転送部品に設定しているプロパティに誤りがあるため、部品実行に失敗しました（プロパティ：{0}）。

[原因]

ファイル転送部品の転送モードの値に誤りがあります。

[対処]

転送モードの値を確認後、再度サービスを実行してください。

0:転送モードの設定値

## KNAE08157-E

ファイル転送部品に設定しているプロパティに誤りがあるため、部品実行に失敗しました（プロパティ：{0}）。

[原因]

ファイル転送部品のローカルファイルパス名の値に誤りがあります。

[対処]

ローカルファイルパス名の値を確認後、再度サービスを実行してください。

0:ローカルファイルパス名の設定値

## KNAE08158-E

ファイル転送部品に設定しているプロパティに誤りがあるため、部品実行に失敗しました（プロパティ：{0}）。

[原因]

ファイル転送部品のリモートファイルパス名の値に誤りがあります。

[対処]

リモートファイルパス名の値を確認後、再度サービスを実行してください。

0:リモートファイルパス名の設定値

## KNAE08159-E

ファイル転送処理中にエラーが発生したため、処理を中断しました（接続先：{0}，ローカルファイルパス名：{1}，リモートファイルパス名：{2}，詳細：{3}）。

[原因]

次の理由が考えられます。

- (1) 転送先でファイルの書き込み/読み込みエラーが発生した。
- (2) 転送元または転送先のファイルの名前が 127 文字を超えている。
- (3) 転送元または転送先にフォルダを指定している場合、指定したフォルダの配下に絶対パスが 256 文字を超えているファイル/フォルダが存在する。
- (4) 転送元または転送先にフォルダを指定している場合、指定したフォルダ以降のパスが 127 文字を超えているファイル/フォルダが存在する。
- (5) リモートファイルパスにネットワークドライブを指定している。
- (6) リモートファイルパスに UNC パスを指定している。
- (7) 転送中に通信障害が発生した。
- (8) 接続先ホストが高負荷になっている。
- (9) 転送対象のファイルが暗号化されている。

[対処]

次の確認をして、再度サービスを実行してください。

(1)-(6)転送元または転送先のファイル/フォルダのパス

(7)接続先ホストとの通信経路

(8)接続先ホストの負荷状態

(9)転送対象のファイルの属性

問題が解決しない場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0:接続先ホスト名・IP アドレス

1:ローカルファイルパス

2:リモートファイルパス

3:詳細情報

## KNAE08160-E

ファイル転送処理中にタイムアウトが発生したため処理を中断しました（接続先：{0}，ローカルファイルパス名：{1}，リモートファイルパス名：{2}，詳細：{3}）。

[原因]

次の理由が考えられます。

- ・接続先ホストが Linux/UNIX の場合、SCP のタイムアウトが発生した。
- ・転送中に通信障害が発生した。
- ・接続先ホストが高負荷になっている。
- ・タスクの強制停止操作が行われた。
- ・本製品の停止操作が行われた。

[対処]

タスクの強制停止や本製品の停止操作の形跡がない場合は、次の確認をして、再度サービスを実行してください。

- ・接続先ホストの SSH の設定
- ・接続先ホストとの通信経路
- ・接続先ホストの負荷状態

問題が解決しない場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0:接続先ホスト名・IP アドレス

1:ローカルファイルパス

2:リモートファイルパス

3:詳細情報

## KNAE08161-E

リモートファイルの配置場所に移動できませんでした（リモートファイルパス：{0}）。

[原因]

リモートファイルパスが誤っている可能性があります。



[対処]

リモートファイルパスを見直して、再度サービスを実行してください。問題が解決しない場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0:リモートファイルパス

## KNAE08162-E

ファイルの転送処理に失敗したため、処理を中断しました（接続先：{0}，転送元パス：{1}，転送先パス：{2}）。

[原因]

転送元パスにファイルを指定していますが、転送先パスには同名のフォルダが存在します。ファイル/フォルダの種別が一致しない場合は、上書きすることができません。

[対処]

転送元パスと転送先パスを見直して、再度サービスを実行してください。問題が解決しない場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0:接続先ホスト名・IP アドレス

1:転送元パス

2:転送先パス

## KNAE08163-E

ファイルの転送処理に失敗したため、処理を中断しました（接続先：{0}，転送元パス：{1}，転送先パス：{2}）。

[原因]

転送元パスにフォルダを指定していますが、転送先パスには同名のファイルが存在します。ファイル/フォルダの種別が一致しない場合は、上書きすることができません。

[対処]

転送元パスと転送先パスを見直して、再度サービスを実行してください。問題が解決しない場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0:接続先ホスト名・IP アドレス

1:転送元パス

2:転送先パス

## KNAE08164-E

ファイルの転送処理に失敗したため、処理を中断しました（接続先：{0}，転送元パス：{1}，転送先パス：{2}）。

[原因]

転送対象のファイルが存在しません。

[対処]



転送元パスを見直して、再度サービスを実行してください。問題が解決しない場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0:接続先ホスト名・IP アドレス

1:転送元パス

2:転送先パス

### KNAE08165-E

ファイル転送に失敗しました（ローカルファイルパス：{0}，ローカルファイルパスの長さ：{1}）。

[原因]

ローカルファイルパスの長さが 256 文字を超えています。

[対処]

ローカルファイルパスを見直して、再度サービスを実行してください。

0:ローカルファイルのパス

1:ローカルファイルのパスの長さ

### KNAE08166-E

ファイル転送に失敗しました（ファイル名/フォルダ名：{0}，ファイル名/フォルダ名の長さ：{1}）。

[原因]

ローカルファイルパスに指定したファイル名/フォルダ名の長さが 127 文字を超えています。

[対処]

ローカルファイルパスに指定したファイル名/フォルダ名を見直して、再度サービスを実行してください。

0:ファイル名/フォルダ名

1:ファイル名/フォルダ名の長さ

### KNAE08167-E

ファイル転送に失敗しました（接続先：{0}，ローカルファイルパス：{1}，リモートファイルパス：{2}）。

[原因]

ローカルファイルパス/リモートファイルパスは、フォルダ配下のファイル/フォルダを含めて絶対パスの長さが 256 文字以下である必要があります。次の原因が考えられます。

- ・ローカルファイルパスが長い
- ・リモートファイルパスが長い
- ・転送対象のフォルダ配下のパスが長い

[対処]

ローカルファイルパス，リモートファイルパスおよび転送対象のフォルダ配下のパスを見直して、再度サービスを実行してください。

0:接続先ホスト名・IP アドレス

1:ローカルファイルパス

2:リモートファイルパス

## KNAE08168-E

ファイル転送に失敗しました（接続先：{0}，ローカルファイルパス：{1}，リモートファイルパス：{2}）。

[原因]

転送対象のフォルダ以降のパスの長さが 127 文字以下である必要があります。次の原因が考えられます。

- ・ローカルパスに指定したフォルダのフォルダ名が長い
- ・リモートパスに指定したフォルダのフォルダ名が長い
- ・転送対象のフォルダ配下のファイル/フォルダのパスが長い

[対処]

ローカルファイルパス，リモートファイルパスおよび転送対象のフォルダ配下のパスを見直して，再度サービスを実行してください。

0:接続先ホスト名・IP アドレス

1:ローカルファイルパス

2:リモートファイルパス

## KNAE08169-E

ファイル転送に失敗しました（リモートファイルパス：{0}，リモートファイルパスの長さ：{1}）。

[原因]

リモートファイルパスの長さが 256 文字を超えています。

[対処]

リモートファイルパスを見直して，再度サービスを実行してください。

0:リモートファイルのパス

1:リモートファイルのパスの長さ

## KNAE08170-E

ファイル転送に失敗しました（ファイル名/フォルダ名：{0}，ファイル名/フォルダ名の長さ：{1}）。

[原因]

リモートファイルパスに指定したファイル名/フォルダ名の長さが 127 文字を超えています。

[対処]

リモートファイルパスに指定したファイル名/フォルダ名を見直して，再度サービスを実行してください。

0:ファイル名/フォルダ名

1:ファイル名/フォルダ名の長さ

## KNAE08171-E

接続先ホストで転送用アーカイブファイルの作成処理がタイムアウトしました（接続先：{0}，リモートファイルパス：{1}）。

### [原因]

次の理由が考えられます。

- ・接続先ホストでファイルの読み込みエラーが発生した。
- ・接続先ホストが高負荷になっている。
- ・ファイルサイズの合計値が制限値を超えている。

### [対処]

一時的なファイル読み込みエラーの場合は、再度サービスを実行すると成功する可能性があります。接続先のホストの負荷状態やファイルサイズを見直して、再度サービスを実行してください。問題が解決しない場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0:接続先ホスト名・IP アドレス

1:リモートファイルパス

## KNAE08172-E

ファイル転送に失敗しました（ファイル名/フォルダ名：{0}，ファイル名/フォルダ名の長さ：{1}バイト）。

### [原因]

リモートファイルパスに指定したファイル名/フォルダ名の長さが{2}バイトを超えています。

### [対処]

リモートファイルパスに指定したファイル名/フォルダ名を見直して、再度サービスを実行してください。

0:ファイル名/フォルダ名

1:ファイル名/フォルダ名の長さ

2:ファイル名/フォルダ名の長さの制限値

## KNAE08173-E

ファイル転送に失敗しました（接続先：{0}，ローカルファイルパス：{1}，リモートファイルパス：{2}）。

### [原因]

転送対象のフォルダ以降のパスの長さが{3}バイト以下である必要があります。次の原因が考えられません。

- ・ローカルパスに指定したフォルダのフォルダ名が長い
- ・リモートパスに指定したフォルダのフォルダ名が長い
- ・転送対象のフォルダ配下のファイル/フォルダのパスが長い

[対処]

ローカルファイルパス，リモートファイルパスおよび転送対象のフォルダ配下のパスを見直して，再度サービスを実行してください。

0:接続先ホスト名・IP アドレス

1:ローカルファイルパス

2:リモートファイルパス

3:フォルダ配下のパス長の制限値

## KNAE08201-I

繰り返し部品実行を開始しました（繰り返し実行フロー：{0}，繰り返し回数：{1}，繰り返し実行方式：{2}）。

0:繰り返し実行フロー

1:繰り返し回数

2:繰り返し実行方式

## KNAE08202-I

繰り返し部品実行に成功しました（繰り返し実行フロー：{0}）。

0:繰り返し実行フロー

## KNAE08203-E

繰り返し実行フローの起動に失敗しました（例外詳細：{0}）。

[原因]

繰り返し部品実行で何らかの障害が発生しました。

[対処]

資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

0:例外詳細

## KNAE08204-W

一部繰り返し実行が失敗しました（繰り返し実行失敗数={0}）。

[対処]

必要に応じて，繰り返し実行フローの実行結果を確認してください。

0:繰り返し実行失敗数

## KNAE08205-E

すべての繰り返し実行が失敗しました。

[対処]

必要に応じて、繰り返し実行フローの実行結果を確認してください。

### KNAE08206-E

繰り返し部品に設定しているプロパティに誤りがあるため、部品実行に失敗しました。

[原因]

繰り返し部品の入力プロパティに上限値よりも多いプロパティが指定されています。

[対処]

入力プロパティの値を確認後、再度サービスを実行してください。

### KNAE08207-E

繰り返し部品に設定している繰り返し実行方式に誤りがあるため、部品実行に失敗しました（繰り返し実行方式：{0}）。

[原因]

繰り返し部品の繰り返し実行方式の値に誤りがあります。

[対処]

実行方式の値を確認後、再度サービスを実行してください。

0:繰り返し実行方式

### KNAE08208-I

繰り返し実行フローの起動に成功しました（実行 ID：{0}）。

0:実行 ID

### KNAE08209-W

タスクの状態が停止中であるため、新たな繰り返し実行フローを開始できません。

### KNAE08251-I

標準出力部品実行に成功しました。

### KNAE08261-I

値判定部品で判定条件と合致しました（条件式={0}）。

0: 判定条件式

### KNAE08262-I

値判定部品で判定条件と合致しませんでした（条件式={0}）。

0: 判定条件式

## KNAE08263-W

値判定部品で判定に使用する値に数値以外が含まれています (プロパティ={0}, プロパティ値={1})。

0:部品プロパティキー

1:部品プロパティの値

## KNAE08301-E

SMTP サーバ, SMTP サーバポート番号または送信元メールアドレスが設定されていないため, メールを送信しませんでした (SMTP サーバ: {0}, SMTP サーバポート番号: {1}, 送信元メールアドレス: {2})。

[対処]

サービス共有プロパティの SMTP サーバの設定を見直して, 再度サービスを実行してください。

0:SMTP サーバ

1:SMTP サーバポート番号

2:送信元メールアドレス

## KNAE08302-E

SMTP サーバホスト名不正のため接続に失敗しました (SMTP サーバ: {0}, SMTP サーバポート番号: {1}, 認証ユーザー ID: {2})。

[対処]

サービス共有プロパティの SMTP サーバの設定を見直して, 再度サービスを実行してください。

0:SMTP サーバ

1:SMTP サーバポート番号

2:認証ユーザー ID

## KNAE08303-E

SMTP サーバでの認証に失敗しました (SMTP サーバ: {0}, SMTP サーバポート番号: {1}, 認証ユーザー ID: {2})。

[対処]

サービス共有プロパティの SMTP サーバの設定を見直して, 再度サービスを実行してください。

0:SMTP サーバ

1:SMTP サーバポート番号

2:認証ユーザー ID

## KNAE08304-E

メールを送信しませんでした。

[原因]

送信先メールアドレス (TO/CC/BCC) が設定されていません。

[対処]

送信先メールアドレス (TO/CC/BCC) を設定して、再度サービスを実行してください。

### KNAE08305-E

メール送信に失敗しました。エンコード種別が不正です (エンコード種別: {0})。

[対処]

サービス実行時に指定するメールのエンコード種別を見直して、再度サービスを実行してください。

0:エンコード種別

### KNAE08306-E

メール送信に失敗しました (例外詳細: {0})。

[原因]

送信先の設定が誤っています。

[対処]

送信先の設定を見直して、再度サービスを実行してください。

0:例外詳細

### KNAE08307-E

メール送信に失敗しました (例外詳細: {0})。

[対処]

例外詳細の情報を基に対処してください。

0:例外詳細

### KNAE08351-I

ユーザー応答待ちを開始しました (応答タイムアウト時間: {0}分)。

0: 応答タイムアウト時間

### KNAE08352-I

ユーザー応答待ちで、ユーザー応答を受け取りました (ユーザー ID: {0}, 応答されたボタン番号: {1}, ボタン表示ラベル: {2})。

0: 応答したユーザーのユーザー ID

1: 押されたボタンの番号

2: 押されたボタンの表示ラベル

### KNAE08353-W

ユーザー応答待ちがタイムアウトしました。部品プロパティ timeOutDefault で指定されているタイムアウトデフォルト値が部品の戻り値となります (タイムアウトデフォルト値：{0})。

0: タイムアウトデフォルト値

### KNAE08354-W

ユーザー応答待ち部品に設定しているプロパティに誤りがあります (プロパティ：{0})。

[原因]

ユーザー応答待ち部品の応答タイムアウト時間の値に誤りがあります。

[対処]

応答タイムアウト時間の値として指定可能な値を設定してください。

0: 応答タイムアウト時間

### KNAE08355-W

ユーザー応答待ち部品に設定しているプロパティに誤りがあります (プロパティ：{0})。

[原因]

ユーザー応答待ち部品のタイムアウトデフォルトの値に誤りがあります。

[対処]

タイムアウトデフォルトの値として指定可能な値を設定してください。

0: タイムアウトデフォルト値

### KNAE08356-I

ユーザー応答待ち中にタスクの実行停止, 強制停止, または本製品の停止操作が行われました。

### KNAE08401-I

ターミナル接続を開始しました (接続先：{0}, プロトコル：{1})。

0: 接続先ホスト名・IP アドレス

1: プロトコル

### KNAE08402-I

ターミナル接続に成功しました。

### KNAE08403-E

ターミナル接続に失敗しました。



#### KNAE08404-I

ターミナルコマンド実行を開始しました (コマンドライン: {0})。

0:コマンドライン

#### KNAE08405-I

ターミナルコマンド実行に成功しました。

#### KNAE08406-E

ターミナルコマンド実行に失敗しました。

#### KNAE08407-I

ターミナル切断を開始しました。

#### KNAE08408-I

ターミナル切断に成功しました。

#### KNAE08409-E

ターミナル切断に失敗しました。

#### KNAE08410-I

{0}

0:コマンドライン

#### KNAE08411-I

{0}

0:標準出力と標準エラー出力

#### KNAE08412-E

無効なトークンが指定されたため、処理を中断しました (トークン: {0})。

[原因]

次の理由が考えられます。

- ・ターミナル接続部品が返したトークンを指定していない。
- ・ターミナル切断部品を実行した。

[対処]

サービステンプレート作成者に連絡し、入力プロパティに正しくトークンを設定していることを確認してください。

0:トークン

### KNAE08413-I

接続先ホストからユーザー ID 入力プロンプトが返されたため、ユーザー ID を入力しました。

### KNAE08414-I

接続先ホストからパスワード入力プロンプトが返されたため、パスワードを入力しました。

### KNAE08415-W

接続してから一定時間が経過しましたが、接続先ホストからユーザー ID 入力プロンプトが返されないため、ユーザー ID の入力を実行しませんでした（ユーザー ID 入力プロンプトの正規表現：{0}、待ち時間：{1}ミリ秒）。

0:ユーザー ID 入力プロンプトの正規表現

1:待ち時間

### KNAE08416-W

接続してから一定時間が経過しましたが、接続先ホストからパスワード入力プロンプトが返されないため、パスワードの入力を実行しませんでした（パスワード入力プロンプトの正規表現：{0}、待ち時間：{1}ミリ秒）。

0:パスワード入力プロンプトの正規表現

1:待ち時間

### KNAE08417-I

ログイン処理が完了しました。

### KNAE08418-I

標準出力が戻り値判定パターンに合致しました（戻り値判定パターン：{0}、戻り値：{1}）。

0:戻り値判定パターン

1:戻り値

### KNAE08419-E

トークンの数が上限値に達していたため、部品実行に失敗しました（上限値：{0}）。

[原因]

サービステンプレートが誤っている可能性があります。

[対処]

サービステンプレート作成者に連絡し、タスクあたりのトークン取得数が上限値を超えないことを確認してください。問題が解決しない場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0:トークン数の上限値

## KNAE08420-E

接続先ホストからプロンプトが返されない状態で、一定時間経過しました（プロンプトの正規表現：{0}、待ち時間：{1}ミリ秒）。

[原因]

プロンプトの正規表現パターンの設定が誤っている可能性があります。

[対処]

プロンプトの正規表現パターンが正しく設定されていることを確認し、再度サービスを実行してください。

0:プロンプトの正規表現

1:待ち時間

## KNAE08421-W

すでに切断されているため、切断処理を実行しませんでした。

## KNAE08422-E

接続後にセッションが切断されました（接続先：{0}）。

[原因]

次の理由が考えられます。

- ・接続先のサーバから切断された。
- ・通信障害が発生した。

[対処]

タスクログに出力されている標準出力/標準エラー出力の情報と接続先の設定を確認して、タイムアウトなどにより接続先のサーバから切断されていないか確認してください。問題がない場合は、通信経路に異常が発生していないか確認してください。問題が解決したあと、必要に応じて再度サービスを実行してください。

0:接続先ホスト名・IP アドレス

## KNAE08423-E

コマンドの実行ができませんでした（接続先：{0}）。

[原因]

すでにセッションが切断されています。次の理由が考えられます。

- ・ 接続先のサーバから切断された。
- ・ ターミナルコマンド実行部品を使用してログアウトするコマンドを実行した。
- ・ 通信障害が発生した。

[対処]

次の確認をして、必要に応じて再度サービスを実行してください。

- ・ タイムアウトなどにより接続先のサーバから切断されていないか。
- ・ ターミナルコマンド実行部品を使用してログアウトするコマンドを実行していないか。
- ・ 通信経路に異常が発生していないか。

0:接続先ホスト名・IP アドレス

## KNAE08424-E

コマンド実行結果の標準出力/標準エラー出力の取得に失敗しました（接続先：{0}）。

[原因]

すでにセッションが切断されています。次の理由が考えられます。

- ・ 接続先のサーバから切断された。
- ・ ターミナルコマンド実行部品を使用してログアウトするコマンドを実行した。
- ・ 通信障害が発生した。

[対処]

次の確認をして、必要に応じて再度サービスを実行してください。

- ・ タイムアウトなどにより接続先のサーバから切断されていないか。
- ・ ターミナルコマンド実行部品を使用してログアウトするコマンドを実行していないか。
- ・ 通信経路に異常が発生していないか。

0:接続先ホスト名・IP アドレス

## KNAE08901-I

タスクを実行停止しました（ユーザー ID：{0}）。

0:操作を行ったユーザーのユーザー ID

## KNAE08902-I

タスクを強制停止しました（ユーザー ID：{0}）。

0:操作を行ったユーザーのユーザー ID

## KNAE08903-I

失敗したステップからリトライしました（ユーザー ID：{0}）。

0:操作を行ったユーザーのユーザー ID

#### KNAE08904-I

失敗した次のステップからリトライしました (ユーザー ID : {0})。

0:操作を行ったユーザーのユーザー ID

#### KNAE08951-I

部品の処理の実行前に中断しました (ステップ ID : {0})。

0:ステップ ID

#### KNAE08952-I

部品の処理の実行後に中断しました (ステップ ID : {0})。

0:ステップ ID

#### KNAE08953-I

部品の処理を再開しました (実行設定 : {0}, ステップ ID : {1})。

0:実行設定

1:ステップ ID

#### KNAE08954-I

部品の処理を再開しました (ステップ ID : {0})。

0:ステップ ID

#### KNAE08955-I

部品プロパティ値の変更を適用しました (プロパティキー : {0}, 変更前 : {1}, 変更後 : {2})。

0:プロパティキー

1:変更前の値

2:変更後の値

#### KNAE08956-I

部品戻り値の変更を適用しました (変更前 : {0}, 変更後 : {1})。

0:変更前の値

1:変更後の値

## 3.1.9 KNAE09000～KNAE09999 のメッセージ一覧

### KNAE09001-E

パス名を指定してください。

[対処]

パス名を指定してください。

### KNAE09002-E

指定されたパスが見つかりません。

{0}

[対処]

存在するパスを指定してください。

0:部品定義ファイルパス

### KNAE09003-E

指定されたパスへのアクセス権がありません。

[対処]

部品定義ファイルへアクセス権を付加させてください。

### KNAE09004-E

以下の部品定義ファイルの内容は不正のため読み込めません。

{0}({1})

[対処]

部品定義ファイル(plugin.xml)の内容を確認してください。

0:部品定義ファイルパス

1:追記事項

### KNAE09005-E

{0}のマッピングパラメーターを入力してください。

[対処]

{0}のマッピングパラメーターを入力してください。

0:プロパティキー

### KNAE09006-E

内部 DLL の読み込みに失敗しました。この問題はプログラムを再インストールすることで解消される可能性があります。

[対処]

プログラムを再度インストールしてください。

### KNAE09007-E

内部 DLL の関数呼び出しに失敗しました。この問題はプログラムを再インストールすることで解消される可能性があります。

[対処]

プログラムを再度インストールしてください。

### KNAE09008-E

部品定義ファイルの読み込み時に内部エラーが発生しました。再度プログラムを実行してください。

[対処]

プログラムを再度実行してください。

### KNAE09009-E

プログラムの起動に失敗しました。再度プログラムを実行してください。

[対処]

プログラムを再度実行してください。起動できない場合はプログラムを再インストールしてください。

### KNAE09010-E

プログラムの実行に必要なメモリサイズの確保に失敗しました。プログラムを終了します。

[対処]

不要なプロセスを終了後、再度プログラムを実行してください。

### KNAE09011-E

内部エラーにより、ダイアログの作成に失敗しました。

[対処]

プログラムを再度実行してください。

### KNAE09015-E

ダイアログの更新処理中にエラーが発生しました。

[対処]

プログラムを再度実行してください。

## KNAE09016-E

マッピングパラメータの入力値が上限を超えています（上限値: {0}文字）。

[対処]

マッピングパラメータを再入力してください。

0:文字数

## 3.1.10 KNAE10000～KNAE19999 のメッセージ一覧

### KNAE10006-E

ロールの情報を取得できませんでした(アプリケーション：{0})。

[対処]

製品のサービスを停止し、再度起動してから操作を再実行してください。それでも同じメッセージが出力される場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0: アプリケーション名

### KNAE10012-E

{0}の削除に失敗しました。

[対処]

いったん操作を終了し、削除するリソースグループの状態を確認してください。

0: リソースグループ名

### KNAE10029-E

ユーザーグループの編集に失敗しました(ユーザーグループ名：{0})。

[対処]

製品のサービスを停止し、再度起動してから操作を再実行してください。それでも同じメッセージが出力される場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください(保守情報：{1})。

0: ユーザーグループ名

1: サーバメッセージ

### KNAE10030-E

選択したユーザーに、別のユーザーグループに属しているユーザーがいます。

[対処]



別のユーザーグループからユーザーを削除して、再度ユーザーグループを割り当ててください。

### KNAE10031-W

画面の表示条件を自動保存できません。再ログイン後、指定された表示条件は適用されません。

[原因]

指定したフィルター条件が多過ぎる、またはフィルター条件が長過ぎます。

[対処]

フィルター条件を見直してください。

### KNAE10032-E

不正なパスワードが指定されています(詳細：{0})。

[対処]

いったん操作を終了し、ユーザーを確認してください。

0: 詳細

### KNAE10033-E

無効なユーザー ID が指定されています(ユーザー ID：{0}、詳細：{1})。

[対処]

正しいユーザー ID を指定してください。

0: ユーザー ID

1: 詳細

### KNAE10034-E

指定されたユーザー ID はすでに存在します(ユーザー ID：{0})。

[対処]

異なるユーザー ID を指定してください。

0: ユーザー ID

### KNAE10073-E

子プロセスの起動に失敗しました(保守情報：{0})。

0: 保守情報

### KNAE10074-E

サーバと通信できません。

[対処]

再度同じ操作を実行してください(保守情報：{0})。

0: 保守情報

### KNAE10076-E

データベースの初期化に失敗しました。

[対処]

製品のサービスを停止し、再度起動してから操作してください。

### KNAE10077-E

製品のサービスの起動に失敗しました。

[対処]

製品のサービスを停止し、再度起動してください。

### KNAE10078-E

ロギングサービスの初期化に失敗しました。

[対処]

次の対処をしてください。(1) ディスクの空き容量を確認してください。(2) "logs"ディレクトリのアクセス権を確認してください。(3) "logs"ディレクトリを空にしてください。(4) 製品のサービスを停止した後、再度起動してください。

### KNAE10079-E

製品のインストールファイル "{0}" が見つかりません。

[原因]

インストールディレクトリが不整合になっているおそれがあります。

[対処]

上書きインストールを実行してください。

0: ファイル名

### KNAE10080-E

内部エラーが発生しました。

[対処]

顧客問い合わせ窓口に連絡してください(保守情報：{0})。

0: 要因

## KNAE10082-E

セッションが無効です。

[対処]

サーバが起動しているか確認し、再度ログインしてください(保守情報：{0})。

0: 保守情報

## KNAE10084-E

アプリケーションの起動に失敗しました。

## KNAE10085-E

アプリケーションの起動に失敗しました(保守情報：{0})。

0: 保守情報

## KNAE10086-I

アプリケーションの起動に成功しました。

## KNAE10089-I

アプリケーションの終了に成功しました。

## KNAE10133-E

データを取得できませんでした(レポート：{0})。

[原因]

製品のサービスが正常に起動していない、または環境が正しくないおそれがあります。

[対処]

製品のサービスを停止し、再度起動してから操作を再実行してください。それでも同じメッセージが出力される場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0: レポート名

## KNAE10134-E

データ構造を取得できませんでした(レポート：{0})。

[原因]

製品のサービスが正常に起動していない、または環境が正しくないおそれがあります。

[対処]

製品のサービスを停止し、再度起動してから操作を再実行してください。それでも同じメッセージが出力される場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0: レポート名

### KNAE10135-E

ユーザー情報を保存しました(ユーザー ID：{0}， レポート：{1})。

[原因]

製品のサービスが正常に起動していない，または環境が正しくないおそれがあります。

[対処]

製品のサービスを停止し，再度起動してから操作を再実行してください。それでも同じメッセージが出力される場合は，資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

0: ユーザー ID

1: レポート名

### KNAE10137-E

内部エラーが発生しました。

[対処]

顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

### KNAE10138-E

子ノードの情報を取得できませんでした(ノード名：{0})。

[原因]

製品のサービスが正常に起動していない，または環境が正しくないおそれがあります。

[対処]

製品のサービスを停止し，再度起動してから操作を再実行してください。それでも同じメッセージが出力される場合は，資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

0: ノード名

### KNAE10139-E

ルートノードの情報を取得できませんでした(ノード名：{0})。

[原因]

製品のサービスが正常に起動していない，または環境が正しくないおそれがあります。

[対処]

製品のサービスを停止し，再度起動してから操作を再実行してください。それでも同じメッセージが出力される場合は，資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

0: ノード名

### KNAE10141-E

ユーザーを追加できませんでした(ユーザー ID : {0})。

[対処]

いったん操作を終了し、ユーザーを確認してください。

0: ユーザー ID

### KNAE10142-E

指定したユーザーを認証できません。

[原因]

ユーザーが存在しないか、またはパスワードが間違っています(ユーザー ID : {0})。

[対処]

ユーザー ID およびパスワードを確認してください。

0: ユーザー ID

### KNAE10143-E

指定したプロパティを読み込めません(プロパティ名 : {0})。

[対処]

顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

0: プロパティ名

### KNAE10144-E

指定したテーブルを読み込めません(テーブル名 : {0})。

[対処]

顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

0: テーブル名

### KNAE10145-E

データベースにアクセス中にエラーが発生しました。

[対処]

製品のサービスを停止し、再度起動してから操作を再実行してください。それでも同じメッセージが出力される場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください(保守情報 : {0})。

0: 例外

## KNAE10146-E

認証サービスを実行できませんでした。

[対処]

製品のサービスを停止し、再度起動してから操作を再実行してください。それでも同じメッセージが出力される場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください(保守情報：{0})。

0: 例外

## KNAE10147-E

パスワードを変更できませんでした(ユーザー ID：{0})。

[対処]

いったん操作を終了し、ユーザーを確認してください。

0: ユーザー ID

## KNAE10149-E

ユーザープロフィールを変更できませんでした(ユーザー ID：{0})。

[対処]

いったん操作を終了し、ユーザーを確認してください。

0: ユーザー ID

## KNAE10150-E

ユーザーを削除できませんでした(ユーザー ID：{0})。

[対処]

いったん操作を終了し、ユーザーを確認してください。

0: ユーザー ID セット

## KNAE10152-E

アプリケーション({0})に対する権限を持つユーザーの情報を取得できませんでした。

[対処]

製品のサービスを停止し、再度起動してから操作を再実行してください。それでも同じメッセージが出力される場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0: アプリケーション名

## KNAE10153-E

ユーザーの情報を取得できませんでした(ユーザー ID：{0})。

[対処]

いったん操作を終了し、ユーザーを確認してください。

0: ユーザー ID

### KNAE10154-E

ユーザー権限の情報を取得できませんでした(ユーザー ID : {0})。

[対処]

いったん操作を終了し、ユーザーを確認してください。

0: ユーザー ID

### KNAE10155-E

製品のサービスにアクセスできません。

[対処]

製品のサービスを停止し、再度起動してから操作を再実行してください。それでも同じメッセージが出力される場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

### KNAE10156-E

認証サービスにアクセスできません。

[対処]

製品のサービスを停止し、再度起動してから操作を再実行してください。それでも同じメッセージが出力される場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください(保守情報 : {0})。

0: 例外

### KNAE10159-E

ユーザーの情報を取得できませんでした(グループ名 : {0})。

[対処]

製品のサービスを停止し、再度起動してから操作を再実行してください。それでも同じメッセージが出力される場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0: グループ名

### KNAE10161-E

特定できないエラーが発生しました。

[原因]

内部エラーのおそれがあります。

[対処]

顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

### KNAE10174-E

ユーザーの情報を取得できませんでした(グループ名：{0})。

[対処]

製品のサービスを停止し、再度起動してから操作を再実行してください。それでも同じメッセージが出力される場合は、資料採取ツールで資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

0: グループ名

### KNAE11001-E

リソースグループ名を入力してください。

### KNAE11002-E

リソースグループが見つかりません。リソースグループが削除されたおそれがあります。

[対処]

いったん操作を終了して、リソースグループを確認してください。

### KNAE11003-E

リソースグループ名に使用できない文字を入力しています。使用できる文字は次のとおりです。: 半角英数字, '\_'

[対処]

リソースグループ名を入力しなおしてください。

### KNAE11010-E

ユーザーグループ名に使用できない文字を入力しています。使用できない文字は次のとおりです。: ""', '\*;', '/', ':', ';', '<', '>', '?', '|', '¥¥', マルチバイト文字

[対処]

ユーザーグループ名を入力しなおしてください。

### KNAE11011-E

ユーザーグループ名が長過ぎます。

[対処]

ユーザーグループ名は 64 文字以内で入力してください。



#### KNAE11012-E

ユーザーグループ名を入力してください。

#### KNAE11013-E

説明は{0}文字以内で入力してください。

0:最大文字数

#### KNAE11016-I

リソースグループからリソースを削除しました。

#### KNAE11017-I

リソースグループにリソースを追加しました。

#### KNAE11018-I

ユーザーグループからユーザーを削除しました。

#### KNAE11019-I

ユーザーグループにユーザーを追加しました。

#### KNAE11020-I

ユーザーグループからリソースグループを削除しました。

#### KNAE11021-I

ユーザーグループにリソースグループを追加しました。

#### KNAE11022-I

リソースグループのロールを変更しました。

#### KNAE11028-E

グループ名は{0}文字以内で入力してください。

0:最大文字数

#### KNAE11030-E

入力してください。

### KNAE11031-E

入力値に制御文字が含まれています。

[対処]

入力値を変更してください。

### KNAE11032-E

入力値が長過ぎます。

[対処]

{0}バイト以内で入力してください。

0: ユーザー入力値の最大バイト数

### KNAE11033-E

時刻が正しくありません。

[対処]

正しい時刻を HH:MM 形式 (H は時間, M は分) で入力してください。

### KNAE11034-E

タスクの説明が長過ぎます。

[対処]

タスクの説明を 256 文字以内で入力してください。

### KNAE11035-E

タスク名を入力してください。

### KNAE11043-E

タスク名に制御文字が含まれています。

[対処]

タスク名を変更してください。

### KNAE11044-E

サーバとの接続に失敗しました。

[原因]

次の要因が考えられます。

- (1) ネットワークに障害が発生している。
- (2) 一時的にサーバの負荷が高くなっている。

(3) サーバが停止している。

[対処]

サーバが起動しているか確認し、再度ログインしてください(保守情報: {0})。

0: 保守情報

### KNAE11045-E

サーバとの接続がタイムアウトしました。ネットワークに障害が発生しているおそれがあります。

[対処]

サーバが起動しているか確認し、再度ログインしてください(保守情報: {0})。

0: 保守情報

### KNAE11046-E

予期しないエラーが発生しました。

[対処]

システム管理者に問い合わせてください(保守情報: {0})。

0: 保守情報

### KNAE11053-E

半角英数字で指定してください。

### KNAE11054-E

E メールアドレスは{0}文字以内で入力してください。

[対処]

入力した E メールアドレスに誤りがないか確認してください。または、文字数に収まる E メールアドレスを入力してください。

0:最大文字数

### KNAE11055-E

パスワードを入力してください。

### KNAE11056-E

ユーザー ID を入力してください。

### KNAE11057-E

パスワードと同じ文字列を入力してください。

## KNAE11058-E

フルネームに使用できない文字が含まれています。

## KNAE11060-I

ログインセッションは切断されます。

## KNAE11061-E

選択したノードに対応するオブジェクトがデータベースにありません。

[対処]

ツリーの表示を更新してください(保守情報:{0})。

0: ノード名

## KNAE11062-E

選択したレポートを閲覧する権限がありません。

[対処]

システム管理者に問い合わせたて権限を見直してください(保守情報:{0})。

0: レポート名

## KNAE11067-E

インストールされている製品のバージョン情報を取得できませんでした。

[対処]

顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

## KNAE11079-E

ログインに必要なパラメータが不足しています(保守情報:{0})。

[対処]

同じエラーが発生する場合には、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

0:パラメータ名

## 3.1.11 KNAE20000～KNAE29999 のメッセージ一覧

### KNAE20001-E

ログイン認証に失敗しました。

## KNAE20002-I

ログインに成功しました。

## KNAE20003-W

ログインに失敗しました。

## KNAE20004-I

ログアウトしました。

## KNAE20006-I

ユーザーグループを作成しました。(ユーザーグループ名：{0}, ユーザー ID：{1}, ロール：{2})

0:ユーザーグループ名

1:ユーザー ID (ユーザーグループに所属するすべてのユーザー ID をコンマ区切りで出力します。)

2:ロール (ユーザーグループに設定されたすべてのロールを, 「リソースグループ名:ロール」 の形式でコンマで区切って出力します。)

## KNAE20007-E

ユーザーグループの作成に失敗しました。(ユーザーグループ名：{0})

0:ユーザーグループ名

## KNAE20008-I

ユーザーグループを編集しました。(ユーザーグループ名：{0}, ユーザー ID：{1}, ロール：{2})

0:ユーザーグループ名

1:ユーザー ID (ユーザーグループに所属するすべてのユーザー ID をコンマ区切りで出力します。)

2:ロール (ユーザーグループに設定されたすべてのロールを, 「リソースグループ名:ロール」 の形式でコンマで区切って出力します。)

## KNAE20009-E

ユーザーグループの編集に失敗しました。(ユーザーグループ名：{0})

0:ユーザーグループ名

## KNAE20010-I

ユーザーグループを削除しました。(ユーザーグループ名：{0})

0:ユーザーグループ名

## KNAE20011-E

ユーザーグループの削除に失敗しました。(ユーザーグループ名：{0})

0:ユーザーグループ名

## KNAE20012-I

エージェントレス接続先情報を作成しました。(エージェントレス接続先：{0}, リソースグループ：{1})

0:ホスト名または IP アドレスを出力する。

1:リソースグループ名を出力する。

## KNAE20013-E

エージェントレス接続先情報の作成に失敗しました。(エージェントレス接続先：{0}, リソースグループ：{1})

0:ホスト名または IP アドレスを出力する。

1:リソースグループ名を出力する。

## KNAE20014-I

エージェントレス接続先情報を編集しました。(エージェントレス接続先：{0}, リソースグループ：{1})

0:ホスト名または IP アドレスを出力する。

1:リソースグループ名を出力する。

## KNAE20015-E

エージェントレス接続先情報の編集に失敗しました。(エージェントレス接続先：{0}, リソースグループ：{1})

0:ホスト名または IP アドレスを出力する。

1:リソースグループ名を出力する。

## KNAE20016-I

エージェントレス接続先情報を削除しました。(エージェントレス接続先：{0}, リソースグループ：{1})

0:ホスト名または IP アドレスを出力する。

1:リソースグループ名を出力する。

## KNAE20017-E

エージェントレス接続先情報の削除に失敗しました。(エージェントレス接続先：{0}, リソースグループ：{1})

0:ホスト名または IP アドレスを出力する。

1:リソースグループ名を出力する。

#### KNAE20020-I

リソースグループを作成しました。(リソースグループ名：{0})

0:リソースグループ名

#### KNAE20021-E

リソースグループの作成に失敗しました。(リソースグループ名：{0})

0:リソースグループ名

#### KNAE20022-I

リソースグループを編集しました。(リソースグループ名：{0})

0:リソースグループ名

#### KNAE20023-E

リソースグループの編集に失敗しました。(リソースグループ名：{0})

0:リソースグループ名

#### KNAE20024-I

リソースグループを削除しました。(リソースグループ名：{0})

0:リソースグループ名

#### KNAE20025-E

リソースグループの削除に失敗しました。(リソースグループ名：{0})

0:リソースグループ名

#### KNAE20026-I

サービスを追加しました。(サービス名：{0}, リソースグループ：{1})

0:サービス名

1:リソースグループ名

#### KNAE20027-E

サービスの追加に失敗しました。(サービス名：{0}, リソースグループ：{1})

0:サービス名

1:リソースグループ名

#### KNAE20028-I

サービスを編集しました。(サービス名：{0}, リソースグループ：{1})

0:サービス名

1:リソースグループ名

#### KNAE20029-E

サービスの編集に失敗しました。(サービス名：{0}, リソースグループ：{1})

0:サービス名

1:リソースグループ名

#### KNAE20030-I

サービスを削除しました。(サービス名：{0}, リソースグループ：{1})

0:サービス名

1:リソースグループ名

#### KNAE20031-E

サービスの削除に失敗しました。(サービス名：{0}, リソースグループ：{1})

0:サービス名

1:リソースグループ名

#### KNAE20032-I

サービスを実行しました。(サービス名：{0}, リソースグループ：{1})

0:サービス名

1:リソースグループ名

#### KNAE20033-E

サービスの実行に失敗しました。(サービス名：{0}, リソースグループ：{1})

0:サービス名

1:リソースグループ名

#### KNAE20034-I

タスクのスケジュールを一時停止しました。(タスク名：{0}, タスク ID：{1})

0:タスク名



1:タスク ID

### KNAE20035-E

タスクのスケジュール一時停止に失敗しました。(タスク名：{0}, タスク ID：{1})

0:タスク名

1:タスク ID

### KNAE20036-I

タスクのスケジュールを再開しました。(タスク名：{0}, タスク ID：{1})

0:タスク名

1:タスク ID

### KNAE20037-E

タスクのスケジュール再開に失敗しました。(タスク名：{0}, タスク ID：{1})

0:タスク名

1:タスク ID

### KNAE20038-I

タスクのスケジュールをキャンセルしました。(タスク名：{0}, タスク ID：{1})

0:タスク名

1:タスク ID

### KNAE20039-E

タスクのスケジュールキャンセルに失敗しました。(タスク名：{0}, タスク ID：{1})

0:タスク名

1:タスク ID

### KNAE20040-I

タスクの実行を停止しました。(タスク名：{0}, タスク ID：{1})

0:タスク名

1:タスク ID

### KNAE20041-E

タスクの実行停止に失敗しました。(タスク名：{0}, タスク ID：{1})

0:タスク名

1:タスク ID

#### KNAE20042-I

タスクをアーカイブしました。(タスク名：{0}, タスク ID：{1})

0:タスク名

1:タスク ID

#### KNAE20043-I

タスクの履歴を削除しました。(タスク名：{0}, タスク ID：{1})

0:タスク名

1:タスク ID

#### KNAE20044-I

ユーザーにユーザーグループを割り当てました。(ユーザー ID：{0}, ユーザーグループ名：{1})

0:ユーザー ID を出力する

1:ユーザーに割り当たったすべてのグループ名を「,」(コンマ)区切りで連結して出力する。

#### KNAE20045-E

ユーザーへのユーザーグループの割り当てに失敗しました。(ユーザー ID：{0}, ユーザーグループ名：{1})

0:ユーザー ID を出力する

1:ユーザーに割り当たったすべてのグループ名を「,」(コンマ)区切りで連結して出力する。

#### KNAE20046-E

タスクのアーカイブに失敗しました。(タスク名：{0}, タスク ID：{1})

0:タスク名

1:タスク ID

#### KNAE20047-E

タスクの履歴の削除に失敗しました。(タスク名：{0}, タスク ID：{1})

0:タスク名

1:タスク ID

### KNAE20048-I

サービステンプレートの作成に成功しました。(サービステンプレート ID : {0}, ベンダー ID : {1}, バージョン : {2})

0:サービステンプレート ID

1:サービステンプレートのベンダー ID

2:サービステンプレートのバージョン

### KNAE20049-E

サービステンプレートの作成に失敗しました。(サービステンプレート ID : {0}, ベンダー ID : {1}, バージョン : {2})

0:サービステンプレート ID

1:サービステンプレートのベンダー ID

2:サービステンプレートのバージョン

### KNAE20050-I

サービステンプレートの編集に成功しました。(サービステンプレート ID : {0}, ベンダー ID : {1}, バージョン : {2})

0:サービステンプレート ID

1:サービステンプレートのベンダー ID

2:サービステンプレートのバージョン

### KNAE20051-E

サービステンプレートの編集に失敗しました。(サービステンプレート ID : {0}, ベンダー ID : {1}, バージョン : {2})

0:サービステンプレート ID

1:サービステンプレートのベンダー ID

2:サービステンプレートのバージョン

### KNAE20052-I

サービステンプレートの削除に成功しました。(サービステンプレート ID : {0}, ベンダー ID : {1}, バージョン : {2})

0:サービステンプレート ID

1:サービステンプレートのベンダー ID

2:サービステンプレートのバージョン

## KNAE20053-E

サービステンプレートの削除に失敗しました。(サービステンプレート ID : {0}, ベンダー ID : {1}, バージョン : {2})

0:サービステンプレート ID

1:サービステンプレートのベンダー ID

2:サービステンプレートのバージョン

## KNAE20054-I

サービステンプレートの複製に成功しました。(複製元サービステンプレート ID : {0}, 複製元ベンダー ID : {1}, 複製元バージョン : {2}, 複製先サービステンプレート ID : {3}, 複製先ベンダー ID : {4}, 複製先バージョン : {5})

0:複製元サービステンプレート ID

1:複製元サービステンプレートのベンダー ID

2:複製元サービステンプレートのバージョン

3:複製先サービステンプレート ID

4:複製先サービステンプレートのベンダー ID

5:複製先サービステンプレートのバージョン

## KNAE20055-E

サービステンプレートの複製に失敗しました。(複製元サービステンプレート ID : {0}, 複製元ベンダー ID : {1}, 複製元バージョン : {2}, 複製先サービステンプレート ID : {3}, 複製先ベンダー ID : {4}, 複製先バージョン : {5})

0:複製元サービステンプレート ID

1:複製元サービステンプレートのベンダー ID

2:複製元サービステンプレートのバージョン

3:複製先サービステンプレート ID

4:複製先サービステンプレートのベンダー ID

5:複製先サービステンプレートのバージョン

## KNAE20056-I

サービステンプレートのビルドに成功しました。(サービステンプレート ID : {0}, ベンダー ID : {1}, バージョン : {2})

0:サービステンプレート ID

1:サービステンプレートのベンダー ID

2:サービステンプレートのバージョン

## KNAE20057-E

サービステンプレートのビルドに失敗しました。(サービステンプレート ID : {0}, ベンダー ID : {1}, バージョン : {2})

0:サービステンプレート ID

1:サービステンプレートのベンダー ID

2:サービステンプレートのバージョン

## KNAE20058-I

サービステンプレートのリリースに成功しました。(サービステンプレート ID : {0}, ベンダー ID : {1}, バージョン : {2})

0:サービステンプレート ID

1:サービステンプレートのベンダー ID

2:サービステンプレートのバージョン

## KNAE20059-E

サービステンプレートのリリースに失敗しました。(サービステンプレート ID : {0}, ベンダー ID : {1}, バージョン : {2})

0:サービステンプレート ID

1:サービステンプレートのベンダー ID

2:サービステンプレートのバージョン

## KNAE20060-I

部品の作成に成功しました。(部品 ID : {0}, ベンダー ID : {1}, バージョン : {2})

0:部品 ID

1:部品のベンダー ID

2:部品のバージョン

## KNAE20061-E

部品の作成に失敗しました。(部品 ID : {0}, ベンダー ID : {1}, バージョン : {2})

0:部品 ID

1:部品のベンダー ID

2:部品のバージョン

## KNAE20062-I

部品の編集に成功しました。(部品 ID : {0}, ベンダー ID : {1}, バージョン : {2})

0:部品 ID

1:部品のベンダー ID

2:部品のバージョン

### KNAE20063-E

部品の編集に失敗しました。(部品 ID : {0}, ベンダー ID : {1}, バージョン : {2})

0:部品 ID

1:部品のベンダー ID

2:部品のバージョン

### KNAE20064-I

部品の複製に成功しました。(複製元部品 ID : {0}, 複製元ベンダー ID : {1}, 複製元バージョン : {2}, 複製先部品 ID : {3}, 複製先ベンダー ID : {4}, 複製先バージョン : {5})

0:複製元部品 ID

1:複製元部品のベンダー ID

2:複製元部品のバージョン

3:複製先部品 ID

4:複製先部品のベンダー ID

5:複製先部品のバージョン

### KNAE20065-E

部品の複製に失敗しました。(複製元部品 ID : {0}, 複製元ベンダー ID : {1}, 複製元バージョン : {2}, 複製先部品 ID : {3}, 複製先ベンダー ID : {4}, 複製先バージョン : {5})

0:複製元部品 ID

1:複製元部品のベンダー ID

2:複製元部品のバージョン

3:複製先部品 ID

4:複製先部品のベンダー ID

5:複製先部品のバージョン

### KNAE20066-I

部品の削除に成功しました。(部品 ID : {0}, ベンダー ID : {1}, バージョン : {2})

0:部品 ID

1:部品のベンダー ID

2:部品のバージョン

### KNAE20067-E

部品の削除に失敗しました。(部品 ID : {0}, ベンダー ID : {1}, バージョン : {2})

0:部品 ID

1:部品のベンダー ID

2:部品のバージョン

### KNAE20068-I

タスクの実行を強制停止しました。(タスク名 : {0}, タスク ID : {1})

0:タスク名

1:タスク ID

### KNAE20069-E

タスクの実行の強制停止に失敗しました。(タスク名 : {0}, タスク ID : {1})

0:タスク名

1:タスク ID

### KNAE20070-I

タスクの失敗したステップからリトライを実行しました。(タスク名 : {0}, タスク ID : {1})

0:タスク名

1:タスク ID

### KNAE20071-E

タスクの失敗したステップからリトライに失敗しました。(タスク名 : {0}, タスク ID : {1})

0:タスク名

1:タスク ID

### KNAE20072-I

タスクの失敗した次のステップからリトライを実行しました。(タスク名 : {0}, タスク ID : {1})

0:タスク名

1:タスク ID

### KNAE20073-E

タスクの失敗した次のステップからリトライに失敗しました。(タスク名 : {0}, タスク ID : {1})

0:タスク名

1:タスク ID

### KNAE20074-I

サービステンプレートのデバッグを実行しました。(サービステンプレート ID : {0}, ベンダー ID : {1}, バージョン : {2}, タスク名 : {3})

0:サービステンプレート ID

1:サービステンプレートのベンダー ID

2:サービステンプレートのバージョン

3:タスク名

### KNAE20075-E

サービステンプレートのデバッグに失敗しました。(サービステンプレート ID : {0}, ベンダー ID : {1}, バージョン : {2}, タスク名 : {3})

0:サービステンプレート ID

1:サービステンプレートのベンダー ID

2:サービステンプレートのバージョン

3:タスク名

### KNAE20076-I

デバッグタスクを削除しました。(タスク名 : {0}, タスク ID : {1})

0:タスク名

1:タスク ID

### KNAE20077-E

デバッグタスクの削除に失敗しました。(タスク名 : {0}, タスク ID : {1})

0:タスク名

1:タスク ID

### KNAE21001-I

タスクを自動アーカイブしました。(タスク名 : {0}, タスク ID : {1})

0:タスク名

1:タスク ID

### KNAE21002-I

タスクの履歴を自動削除しました。(タスク名 : {0}, タスク ID : {1})

0:タスク名

1:タスク ID



### KNAE21003-E

タスクの自動アーカイブに失敗しました。(タスク名：{0}, タスク ID：{1})

0:タスク名

1:タスク ID

### KNAE21004-E

タスクの履歴の自動削除に失敗しました。(タスク名：{0}, タスク ID：{1})

0:タスク名

1:タスク ID

### KNAE21005-I

サービス共有プロパティを編集しました。(サービス共有プロパティキー：{0})

0:サービス共有プロパティのキー

### KNAE21006-E

サービス共有プロパティの編集に失敗しました。(サービス共有プロパティキー：{0})

0:サービス共有プロパティのキー

### KNAE21007-I

デバッグタスクを自動削除しました。(タスク名：{0}, タスク ID：{1})

0:タスク名

1:タスク ID

### KNAE21008-E

デバッグタスクの自動削除に失敗しました。(タスク名：{0}, タスク ID：{1})

0:タスク名

1:タスク ID

### KNAE23001-I

製品のサービスを開始しました。

### KNAE23002-I

製品のサービスを終了しました。

### KNAE23003-I

{0}を実行しました。

0:コマンド名

### KNAE23004-E

{0}の実行に失敗しました。

0:コマンド名

### KNAE23005-I

submittask を実行しました。(サービス名 : {0}, リソースグループ : {1}, ユーザー ID : {2})

0:サービス名

1:リソースグループ

2:ユーザー ID

### KNAE23006-E

submittask の実行に失敗しました。(サービス名 : {0}, リソースグループ : {1}, ユーザー ID : {2})

0:サービス名

1:リソースグループ

2:ユーザー ID

### KNAE23007-I

stoptask を実行しました。(タスク ID : {0}, ユーザー ID : {1})

0:タスク ID

1:ユーザー ID

### KNAE23008-E

stoptask の実行に失敗しました。(タスク ID : {0}, ユーザー ID : {1})

0:タスク ID

1:ユーザー ID

### KNAE23009-I

listtasks を実行しました。(ユーザー ID : {0})

0:ユーザー ID

### KNAE23010-E

listtasks の実行に失敗しました。(ユーザー ID : {0})

0:ユーザー ID

### KNAE23011-I

listservices を実行しました。(ユーザー ID : {0})

0:ユーザー ID

### KNAE23012-E

listservices の実行に失敗しました。(ユーザー ID : {0})

0:ユーザー ID

### KNAE23013-I

importservicetemplate を実行しました。(サービステンプレートファイル : {0}, ユーザー ID : {1})

0:サービステンプレートファイルのパス

1:ユーザー ID

### KNAE23014-E

importservicetemplate の実行に失敗しました。(サービステンプレートファイル : {0}, ユーザー ID : {1})

0:サービステンプレートファイルのパス

1:ユーザー ID

### KNAE23015-I

deleteservicetemplate を実行しました。(サービステンプレート ID : {0}, ベンダー ID : {1}, バージョン : {2}, ユーザー ID : {3})

0:サービステンプレート ID

1:サービステンプレートのベンダー ID

2:サービステンプレートのバージョン

3:ユーザー ID

### KNAE23016-E

deleteservicetemplate の実行に失敗しました。(サービステンプレート ID : {0}, ベンダー ID : {1}, バージョン : {2}, ユーザー ID : {3})

0:サービステンプレート ID

1:サービステンプレートのベンダー ID  
2:サービステンプレートのバージョン  
3:ユーザー ID

### KNAE23017-E

製品のサービスの開始に失敗しました。

### KNAE23018-I

submittask でのタスクの一括再登録を実行しました。(タスク詳細情報格納フォルダ: {0}, ユーザー ID: {1})

0:タスク詳細格納フォルダのパス

1:ユーザー ID

### KNAE23019-E

submittask でのタスクの一括再登録に失敗しました。(タスク詳細情報格納フォルダ: {0}, ユーザー ID: {1})

0:タスク詳細格納フォルダのパス

1:ユーザー ID

### KNAE23020-W

submittask でのタスクの一括再登録が一部失敗しました。(タスク詳細情報格納フォルダ: {0}, ユーザー ID: {1})

0:タスク詳細格納フォルダのパス

1:ユーザー ID

### KNAE23021-I

listtasks でのタスク詳細情報出力を実行しました。(タスク詳細情報格納フォルダ: {0}, ユーザー ID: {1})

0:タスク詳細格納フォルダのパス

1:ユーザー ID

### KNAE23022-E

listtasks でのタスク詳細情報出力に失敗しました。(タスク詳細情報格納フォルダ: {0}, ユーザー ID: {1})

0:タスク詳細格納フォルダのパス



## 3.2 メッセージ一覧（共通コンポーネント）（Windows 用）

### 3.2.1 KAPM00001～KAPM99999 のメッセージ一覧

#### KAPM00001-E（Windows の場合）

ID=aa...aa,LogTraceLibrary error.Trace START failed. bb...bb

[対処]

公開ログの開始に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ログを使用するプログラムの ID

bb...bb：トレースの開始に失敗したときにログトレースライブラリーが出すエラーメッセージ

#### KAPM00002-E（Windows の場合）

ID=aa...aa,LogtraceLibrary error.Trace STOP failed. bb...bb

[対処]

公開ログの停止に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ログを使用するプログラムの ID

bb...bb：トレースの開始の失敗時にログトレースライブラリーの出すエラーメッセージ

#### KAPM00003-W（Windows の場合）

ID=aa...aa,Trace output error.

[対処]

公開ログの出力に失敗しました。

固有ログファイルが読み込み専用になっていないか確認してください。

aa...aa：ログを使用するプログラムの ID

#### KAPM00004-W（Windows の場合）

ID=aa...aa,Integrated trace output error.

[対処]

統合ログトレースの出力に失敗しました。

Hitachi Network Objectplaza Trace Monitor 2 のサービスが動いているか確認してください。

aa...aa : ログを使用するプログラムの ID

### KAPM00005-E (Windows の場合)

File I/O failed.(filename=aa...aa).

[対処]

バージョンファイルの作成に失敗しました。

aa...aa で示されるバージョンファイルが書き込み可能 (パーミッション, 権限など) か確認してください。

aa...aa : バージョンファイルの名前

### KAPM00006-E (Windows の場合)

ID=aa...aa,Invalid eventlog source.Eventlog's config not found in the registry(source name="HiCommand Log")

[対処]

Eventlog を出力するためのレジストリー情報が見つかりませんでした。

原因究明と問題の解決には, 詳細な調査が必要です。障害情報を収集し, 障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : ログを使用するプログラムの ID

### KAPM00011-E (Windows の場合)

ID=aa...aa,Versionfile name is null.

[対処]

バージョンファイル名が指定されませんでした。

原因究明と問題の解決には, 詳細な調査が必要です。障害情報を収集し, 障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : ログを使用するプログラムの ID

### KAPM00012-E (Windows の場合)

ID=aa...aa,PP version is null.

[対処]

各 PP のバージョンが指定されませんでした。

原因究明と問題の解決には, 詳細な調査が必要です。障害情報を収集し, 障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : ログを使用するプログラムの ID

### KAPM00013-E (Windows の場合)

ID=aa...aa,Trace log file name is null.

[対処]

公開ログファイルの名前が指定されませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ログを使用するプログラムの ID

### KAPM00014-E (Windows の場合)

ID=aa...aa,Class name is null.

[対処]

ログを出力しようとするプログラムのクラス名が指定されませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ログを使用するプログラムの ID

### KAPM00015-E (Windows の場合)

ID=aa...aa,Kind of Event is null.

[対処]

出力するメッセージイベントの種類を示す値が指定されませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ログを使用するプログラムの ID

### KAPM00016-E (Windows の場合)

ID=aa...aa,Message-ID is null.

[対処]

出力しようとしたメッセージのメッセージ ID が指定されませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ログを使用するプログラムの ID

### KAPM00017-E (Windows の場合)

aa...aa

[対処]

LogTraceManager の中で NullPointerException が発生しました。



原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : NullPointerException のメッセージ

### KAPM00018-E (Windows の場合)

aa...aa

[対処]

LogTraceManager で想定外の Exception が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : Exception のメッセージ

### KAPM00019-E (Windows の場合)

ID=aa...aa,SyslogID size error:idEnt=bb...bb

[対処]

Eventlog に付加する ID (bb...bb) の長さが長過ぎます。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : ログを使用するプログラムの ID

bb...bb : Eventlog の ID

### KAPM00020-E (Windows の場合)

ID=aa...aa,Invalid version length:version=bb...bb

[対処]

バージョン文字列の長さが長過ぎます。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : ログを使用するプログラムの ID

bb...bb : バージョンの文字列

### KAPM00021-E (Windows の場合)

ID=aa...aa,Invalid log file number:logNum=bb...bb

[対処]

公開ログのファイルの数が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ログを使用するプログラムの ID

bb...bb：公開ログのファイルの数

### KAPM00022-E (Windows の場合)

ID=aa...aa,Invalid log file size:logSize=bb...bb

[対処]

公開ログのファイルサイズが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ログを使用するプログラムの ID

bb...bb：公開ログのファイルサイズ

### KAPM00023-E (Windows の場合)

ID=aa...aa,Invalid message type:kind=bb...bb

[対処]

メッセージの種類を示す値が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ログを使用するプログラムの ID

bb...bb：メッセージの種類

### KAPM00024-E (Windows の場合)

ID=aa...aa,Invalid output level:level=bb...bb

[対処]

コード中のログの出力レベルが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ログを使用するプログラムの ID

bb...bb：出力レベル

### KAPM00025-E (Windows の場合)

The value of the encoding setting bb...bb of the unique log output of aa...aa is invalid.

[対処]

aa...aa の固有ログ出力のエンコーディング指定値 bb...bb は不正な値です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : ログ出力を要求したプログラム名

bb...bb : エンコーディング

#### KAPM00090-I (Windows の場合)

The SSO server started successfully.

[対処]

SSO サーバの起動に成功しました。

#### KAPM00091-E (Windows の場合)

An attempt to start the SSO server has failed.

[対処]

SSO サーバの起動に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM00092-I (Windows の場合)

The SSO server was stopped successfully.

[対処]

SSO サーバの停止に成功しました。

#### KAPM00101-E (Windows の場合)

An authentication error occurred.

[対処]

認証障害が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM00102-E (Windows の場合)

An error occurred during DBMS access processing.

[対処]

DBMS へのアクセス中に障害が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM00103-E (Windows の場合)

The DBMS is not running.

[対処]

DBMS が起動していません。

DBMS が起動しているか確認してください。

### KAPM00104-E (Windows の場合)

The product name is not specified.

[対処]

製品名が指定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM00105-E (Windows の場合)

An unexpected value was returned from the integrated authentication server. (aa...aa)

[対処]

統合認証サーバから予期しない値が返りました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：予期しない戻り値

### KAPM00106-E (Windows の場合)

An attempt to update the authentication data has failed.

[対処]

認証データの更新に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM00107-E (Windows の場合)

An attempt to delete the authentication data has failed.

[対処]

認証データの削除に失敗しました。

再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM00108-E (Windows の場合)

An attempt to print the authentication data has failed.

[対処]

認証データの表示に失敗しました。

再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM00110-E (Windows の場合)

The HSSOContext value is invalid.

[対処]

HSSO コンテキストの値が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM00111-I (Windows の場合)

The authentication data was successfully updated.

[対処]

認証データの更新に成功しました。

### KAPM00112-I (Windows の場合)

The authentication data was successfully deleted. (aa...aa)

[対処]

認証データの削除に成功しました。

aa...aa：製品名

### KAPM00113-I (Windows の場合)

The authentication data is already deleted. (aa...aa)

[対処]

認証データはすでに削除されています。

aa...aa：製品名

### KAPM00114-I (Windows の場合)

The authentication data was successfully displayed.

[対処]

認証データの表示に成功しました。

### KAPM00115-E (Windows の場合)

An attempt to communicate with the SSO server has failed.

[対処]

SSO サーバとの通信に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM00116-E (Windows の場合)

An attempt to update authentication data has failed.

[対処]

認証データの更新に失敗した場合に表示します。

Single Sign On server を再起動してください。

### KAPM00117-E (Windows の場合)

The RD area of HBase is blocked.

[対処]

HBase の RD エリアが閉塞しています。

HiRDB が閉塞した原因を取り除いてから再実行してください。

### KAPM00119-E (Windows の場合)

Deletion of the license event data has failed.

[対処]

ライセンスイベントデータの削除に失敗しました。

DBMS が起動していることを確認してから再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM00130-E (Windows の場合)

There is no value in the request.

[対処]

リクエストに値がありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM00131-E (Windows の場合)

A required token is not specified.

[対処]

トークンが設定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM00132-E (Windows の場合)

The event name is invalid.

[対処]

イベント名が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM00133-E (Windows の場合)

The DBMS is not running.

[対処]

DBMS が起動していません。

DBMS が起動しているか確認してください。

### KAPM00134-E (Windows の場合)

An error occurred during a DBMS access.

[対処]

DBMS へのアクセス中に障害が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM00137-E (Windows の場合)

An authentication error occurred.

[対処]

認証障害が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM00138-E (Windows の場合)

Authentication data for delete processing is invalid.

[対処]

削除時の認証データが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM00139-I (Windows の場合)

Deletion of authentication data for all products will now start.

[対処]

すべての製品の認証データを削除します。

#### KAPM00140-I (Windows の場合)

Deletion of authentication data will now start.

Application name: aa...aa

Service name: bb...bb

[対処]

認証データを削除します。

aa...aa：アプリケーション名

bb...bb：サービス名

#### KAPM00141-E (Windows の場合)

An attempt to lock the table has failed.

[対処]

テーブルロックに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM00145-E (Windows の場合)

The RD area of HBase is blocked.

[対処]

HBase の RD エリアが閉塞しています。

HiRDB が閉塞した原因を取り除いてから再実行してください。

#### KAPM00162-E (Windows の場合)

There is an error in the protocol. (element = aa...aa)

[対処]

プロトコルに誤りがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。



aa...aa：要素

### KAPM00163-E (Windows の場合)

There is an error in the protocol. (element = aa...aa, attribute = bb...bb, value = cc...cc)

[対処]

プロトコルに誤りがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：要素

bb...bb：属性

cc...cc：値

### KAPM00192-E (Windows の場合)

An exception was detected.

[対処]

例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM00199-E (Windows の場合)

aa...aa

[対処]

KAPMxxxxx-E の詳細情報です。発生した例外オブジェクトとそのバックトレースを表示します。

直前のメッセージ KAPMxxxxx-E を参照してください。

aa...aa：例外オブジェクト名と発生した原因、または例外オブジェクトのバックトレース

### KAPM00203-E (Windows の場合)

The DBMS is not running.

[対処]

DBMS が起動していません。

DBMS が起動しているか確認してください。

### KAPM00204-E (Windows の場合)

The RD area of HBase is blocked.

[対処]

HBase の RD エリアが閉塞しています。

HiRDB が閉塞した原因を取り除いてから再実行してください。

### KAPM00205-E (Windows の場合)

An error occurred during access to the DBMS.

[対処]

DBMS へのアクセス中に障害が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM00206-E (Windows の場合)

The specified event data has already been registered. (application type = aa...aa, event type = bb...bb, event code = cc...cc)

[対処]

すでにイベントデータが登録されています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：アプリケーション種別

bb...bb：イベント種別

cc...cc：イベントコード

### KAPM00207-E (Windows の場合)

Event data cannot be updated because no event data exists. (application type = aa...aa, event type = bb...bb, event code = cc...cc)

[対処]

イベントデータがないので更新できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：アプリケーション種別

bb...bb：イベント種別

cc...cc：イベントコード

### KAPM00208-E (Windows の場合)

Communication with the SSO server has failed.

[対処]

SSO サーバとの通信に失敗しました。

HBase Storage Mgmt Common Service もしくは HBase Storage Mgmt Web Service, またはデータベースが起動していることを確認してください。

### KAPM00209-E (Windows の場合)

Authentication has failed.

[対処]

認証に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM00210-E (Windows の場合)

A program type specified for TNB\_SoftwareFeature is not registered. (application type = aa...aa)

[対処]

TNB\_SoftwareFeature に指定されたプログラム種別が登録されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：アプリケーション種別

### KAPM00211-E (Windows の場合)

Associated data does not exist. (application type = aa...aa)

[対処]

関連データがありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：アプリケーション種別

### KAPM00212-E (Windows の場合)

An event management object cannot be deleted because the specified parameter is invalid. (application type = aa...aa, event type = bb...bb, event code = cc...cc)

[対処]

指定されたパラメーターが不正なので、イベント管理オブジェクトを削除できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：アプリケーション種別

bb...bb：イベント種別

cc...cc：イベントコード

### KAPM00213-E (Windows の場合)

The value registered in the database is invalid. (application type = aa...aa, event type = bb...bb, event code = cc...cc)

[対処]

データベースに登録されている値が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：アプリケーション種別

bb...bb：イベント種別

cc...cc：イベントコード

### KAPM00214-E (Windows の場合)

The same information is already registered in the database. (application type = aa...aa, event type = bb...bb, event code = cc...cc)

[対処]

データベースに同じ情報が登録されています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：アプリケーション種別

bb...bb：イベント種別

cc...cc：イベントコード

### KAPM00215-E (Windows の場合)

An attribute value is invalid. (attribute = aa...aa)

[対処]

属性の値が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：属性

### KAPM00216-W (Windows の場合)

The attribute length exceeds the maximum limit. (attribute = aa...aa, value = bb...bb, maximum limit = cc...cc)

[対処]

属性の長さが制限値を超えています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：属性

bb...bb：値

cc...cc：制限値

### KAPM00217-E (Windows の場合)

An invalid parameter is specified.

[対処]

パラメーターが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM00218-W (Windows の場合)

The relation between the license warning window and the version window is not registered. (application type = aa...aa)

[対処]

ライセンス警告画面とバージョン画面の関連が登録されていません。

ライセンス警告画面とバージョン画面の関係を見直してください。

aa...aa：アプリケーション種別

### KAPM00252-E (Windows の場合)

The license information file does not exist. (license information file = aa...aa)

[対処]

ライセンス情報ファイルがありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ライセンス情報ファイル

### KAPM00253-E (Windows の場合)

The license information file might be corrupted. (license information file = aa...aa)

[対処]

ライセンス情報ファイルが壊れているおそれがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ライセンス情報ファイル

### KAPM00254-E (Windows の場合)

An attempt to read the license information file has failed. (license information file = aa...aa)

[対処]

ライセンス情報ファイルの読み込みに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ライセンス情報ファイル

### KAPM00255-E (Windows の場合)

The license information file cannot be accessed. (license information file = aa...aa)

[対処]

ライセンス情報ファイルにアクセスできません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ライセンス情報ファイル

### KAPM00256-E (Windows の場合)

The license information file contains invalid information. (line number = aa...aa, value = bb...bb)

[対処]

ライセンス情報ファイルの内容に誤りがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：行番号

bb...bb：値

### KAPM00257-E (Windows の場合)

The format ID of the license information in the license information file is invalid. (format ID = aa...aa)

[対処]

ライセンス情報ファイルに記述されたライセンス情報のフォーマット ID に誤りがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：フォーマット ID

### KAPM00258-E (Windows の場合)

The length of the license information in the license information file is invalid. (format ID = aa...aa, number of characters = bb...bb)

[対処]

ライセンス情報ファイルに記述されたライセンス情報の文字数に誤りがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : フォーマット ID

bb...bb : 文字数

### KAPM00259-E (Windows の場合)

Valid license information does not exist.

[対処]

有効なライセンス情報がありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM00260-E (Windows の場合)

The PPID in the license information file contains non-hexadecimal characters. (PPID = aa...aa)

[対処]

ライセンス情報ファイルに記述された PPID に、16 進数以外の文字が含まれています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : PPID

### KAPM00261-E (Windows の場合)

The device number in the license information file contains non-alphanumeric characters. (device number = aa...aa)

[対処]

ライセンス情報ファイルに記述された DKC 製番に、英数字以外の文字が含まれています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : DKC 製番

### KAPM00262-E (Windows の場合)

The license type in the license information file is invalid. (license type = aa...aa)

[対処]

ライセンス情報ファイルに記述されたライセンスキー種別に誤りがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ライセンスキー種別

### KAPM00263-E (Windows の場合)

The license capacity in the license information file contains non-alphanumeric characters. (license capacity = aa...aa)

[対処]

ライセンス情報ファイルに記述されたライセンス容量に、英数字以外の文字が含まれています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ライセンス容量

### KAPM00264-E (Windows の場合)

The expiration date in the license information file contains non-numerical characters. (expiration date = aa...aa)

[対処]

ライセンス情報ファイルに記述されたライセンス満了日付に、数字以外の文字が含まれています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：満了日付

### KAPM00265-E (Windows の場合)

The serial number in the license information file contains non-alphanumeric characters. (serial number = aa...aa)

[対処]

ライセンス情報ファイルに記述されたシリアル番号に、英数字以外の文字が含まれています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：シリアル番号



### KAPM00266-E (Windows の場合)

The subscription license capacity in the license information file contains non-alphanumeric characters. (capacity of subscription license = aa...aa)

[対処]

ライセンス情報ファイルに記述された Subscription ライセンスの容量に、英数字以外の文字が含まれています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : Subscription ライセンスの容量

### KAPM00267-E (Windows の場合)

The device type in the license information file contains non-alphanumeric characters. (device type = aa...aa)

[対処]

ライセンス情報ファイルに記述された装置種別に、英数字以外の文字が含まれています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : 装置種別

### KAPM00269-E (Windows の場合)

The specified argument is invalid.

[対処]

指定した引数が正しくありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM00270-E (Windows の場合)

The used capacity of the specified storage system is invalid. (used capacity = aa...aa)

[対処]

指定したストレージシステムの使用容量が正しくありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : 使用容量

### KAPM00271-E (Windows の場合)

The license is in emergency status.

[対処]

ライセンス状態が非常です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM00272-E (Windows の場合)

The meter-based term license capacity cannot be reduced because a meter-based term license cannot be applied to the target storage system.

[対処]

Meter-based Term ライセンスを適用できるストレージシステムではないため、Meter-based Term ライセンス容量を減量できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM00273-E (Windows の場合)

The capacity after reduction falls below the minimum of -99,999,999 TB.

[対処]

減算後の容量が最小値の-99,999,999TB を下回っています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM00274-E (Windows の場合)

The specified license information is invalid. (attribute = aa...aa)

[対処]

指定したライセンス情報が正しくありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：属性

### KAPM00275-W (Windows の場合)

The current storage system's used capacity is within the range of the usable capacity under a permanent license. (usable capacity under permanent license = aa...aa, usable capacity under meter-based term license = bb...bb)

[対処]

現在のストレージシステムの使用容量は、永久ライセンスで使用できる容量の範囲内です。

aa...aa：永久ライセンスで使用できる容量

bb...bb : Meter-based Term ライセンスで使用できる容量

### KAPM00276-E (Windows の場合)

The usable capacity under the meter-based term license is less than 0. (usable capacity under meter-based term license = aa...aa)

[対処]

Meter-based Term ライセンスで使用できる容量が 0 を下回っています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : Meter-based Term ライセンスで使用できる容量

### KAPM00277-W (Windows の場合)

An attempt to write to the license history has failed.

[対処]

ライセンス履歴の書き込みに失敗しました。

### KAPM00278-W (Windows の場合)

An attempt to modify the file attribute failed. (file name = aa...aa)

[対処]

ファイルの属性変更に失敗しました。

aa...aa : ファイル名

### KAPM00279-E (Windows の場合)

Exclusive control has failed.

[対処]

排他制御に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM00280-E (Windows の場合)

A time out occurred during exclusive control.

[対処]

排他制御でタイムアウトが発生しました。

再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM00281-E (Windows の場合)

The meter-based term licensed capacity cannot be reduced because aa...aa day(s) passed since the usable license capacity became negative.

[対処]

Meter-based Term ライセンスで使用できる容量がマイナスになってから aa...aa 日経過しているため、ライセンスの容量を減算できません。

Meter-based Term ライセンスの内容を確認して、必要に応じてライセンスキーを追加してください。

aa...aa：ライセンスの容量がマイナスになった日からの日数

### KAPM00282-W (Windows の場合)

The license information file does not exist. (application type = aa...aa)

[対処]

メッセージに出力されたアプリケーションに対して、ライセンス情報ファイルがありません。

ライセンスが入力されていない場合、通常時でもメッセージが出力されることがあります。

aa...aa：アプリケーション種別

### KAPM00283-E (Windows の場合)

The license information file might be corrupted. (application type = aa...aa)

[対処]

ライセンス情報ファイルが壊れているおそれがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：アプリケーション種別

### KAPM00284-E (Windows の場合)

An attempt to read the license information file failed. (application type = aa...aa)

[対処]

ライセンス情報ファイルの読み込みに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：アプリケーション種別

### KAPM00285-E (Windows の場合)

The license information file cannot be accessed. (application type = aa...aa)

[対処]

ライセンス情報ファイルにアクセスできません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：アプリケーション種別

### KAPM00286-E (Windows の場合)

The number of servers after the subtraction operation fell below the minimum value -99,999,999.

[対処]

減算後のサーバ台数が最小値の-99,999,999 台を下回っています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM00287-E (Windows の場合)

Information related to the exclusion control failure will be output. (function name = aa...aa, detailed error code = bb...bb, processing time = cc...cc)

[対処]

排他制御の失敗に関する情報を出力します。

直前のメッセージに従って対処してください。

aa...aa：関数名

bb...bb：詳細なエラーコード

cc...cc：処理時間

### KAPM00288-E (Windows の場合)

An attempt to release the lock failed.

[対処]

排他の解除に失敗しました

再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM00900-I (Windows の場合)

The SSO server started successfully.

[対処]

SSO サーバの起動に成功しました。

### KAPM00901-E (Windows の場合)

An attempt to start the SSO server has failed.

[対処]

SSO サーバの起動に失敗しました。

### KAPM00902-I (Windows の場合)

The SSO server was stopped successfully.

[対処]

SSO サーバの停止に成功しました。

### KAPM01001-I (Windows の場合)

Initializing HssoServer configuration.

[対処]

サーブレットの初期化を開始します。

### KAPM01002-E (Windows の場合)

The system property indicated by hcmds.home could not be found.

[対処]

システムプロパティから hcmds.home が見つかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM01003-E (Windows の場合)

HssoServerRes1\_0.dtd was not found. path= aa...aa

[対処]

レスポンスに使用する DTD ファイルが指定されたパスに存在しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : HssoServerRes1\_0.dtd が置いてあるフォルダのパス

### KAPM01004-E (Windows の場合)

Can't read DTD files.

[対処]

DTD ファイルの読み込みに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM01005-W (Windows の場合)

Failed to close FileStream.

[対処]

FileStream のクローズに失敗しました。

### KAPM01008-I (Windows の場合)

HTTP:POST from aa...aa

[対処]

リクエストしてきたクライアントの IP アドレスです。

aa...aa : IP アドレス

### KAPM01010-E (Windows の場合)

Can't get InputStream from Request.

[対処]

リクエストから InputStream の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM01013-E (Windows の場合)

Unsupported command was requested.

[対処]

リクエストされたコマンド名が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM01017-E (Windows の場合)

Unsupported method was requested.

[対処]

リクエストされたメソッド名が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM01019-E (Windows の場合)

Unsupported method was requested.

[対処]

リクエストされたメソッド名が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM01024-I (Windows の場合)

Request Information: Version = aa...aa, Command = bb...bb, ID = cc...cc

[対処]

リクエストの情報を表示します。

aa...aa : HSSO のプロトコルバージョン

bb...bb : HSSO のコマンド名

cc...cc : ユーザー ID またはセッション ID

### KAPM01025-E (Windows の場合)

A fatal error occurred.

[対処]

致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM01026-E (Windows の場合)

An attempt to initialize the HSSO Server configuration has failed.

[対処]

HSSO サーバの初期化に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM01028-E (Windows の場合)

The file "aa...aa" could not be read. Path = bb...bb

[対処]

"aa...aa"ファイルを読むことができませんでした。

aa...aa で指定されるファイルが bb...bb で指定されるパスに存在するか、または、読み込むことができるか確認してください。

aa...aa : ファイル名

bb...bb : ファイルの絶対パス



### KAPM01034-E (Windows の場合)

Can't get the required information from request. Request is invalid.

[対処]

リクエストのフォーマットが不正です (解析には成功している状態)。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM01036-E (Windows の場合)

Request XML can't parse to DOM. - aa...aa

[対処]

リクエストのフォーマットが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : Exception のメッセージ

### KAPM01040-E (Windows の場合)

XML version aa...aa for HssoClient is not supported.

[対処]

指定されたバージョンのリクエストをサポートしていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : リクエストのバージョン

### KAPM01042-E (Windows の場合)

An attempt to parse the request has failed.

[対処]

リクエストの解析に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM01046-E (Windows の場合)

The format of the request was invalid. Cause = aa...aa

[対処]

リクエストのフォーマットが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：原因となった場所

### KAPM01051-E (Windows の場合)

The creation of HSSOContext for authentication has failed. aa...aa

[対処]

HSSO コンテキストの作成に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：Exception のメッセージ

### KAPM01052-I (Windows の場合)

aa...aa accessed.

[対処]

アクセスしてきたユーザーの ID です。

aa...aa：ユーザー ID

### KAPM01053-E (Windows の場合)

Authentication Failed.

[対処]

クライアントの認証に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM01055-E (Windows の場合)

The system property specified in hcnds.home cannot be found.

[対処]

hcnds.home で指定したシステムプロパティが見つかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM01056-E (Windows の場合)

HDVM.user not found at hcnds.home.

[対処]

HDVM.user の値が設定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM01057-E (Windows の場合)

HDVM.password not found at hcmds.home.

[対処]

HDVM.password の値が設定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM01059-E (Windows の場合)

The specified HSSO session is invalid, or does not exist. Session ID = aa...aa

[対処]

指定された HSSO セッションは無効または存在しません。

再ログインしてください。

aa...aa：リクエストで指定されたセッション ID

### KAPM01061-E (Windows の場合)

An invalid value is set in the configuration file. Parameter = aa...aa

[対処]

設定ファイルに無効な値が設定されています。

次に示すファイルの aa...aa で指定されるパラメーターが正常な値であることを確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>\¥conf¥user.conf

Solaris SPARC 版 /opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

Solaris10(x64)版または Linux 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>/Base/conf/user.conf

aa...aa：パラメーター名

### KAPM01062-E (Windows の場合)

A parameter is not set in the configuration file. Parameter = aa...aa

[対処]

設定ファイルにパラメーターが設定されていません。

次に示すファイルに aa...aa で指定されるパラメーターが設定されていることを確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>\¥conf¥user.conf

Solaris SPARC 版 /opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

Solaris10(x64)版または Linux 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>/Base/conf/user.conf

aa...aa：パラメーター名

### KAPM01063-I (Windows の場合)

HSSO configuration: Virtual Host Name = aa...aa

[対処]

設定されているバーチャルホスト名を表示します。

aa...aa : バーチャルホスト名

### KAPM01065-E (Windows の場合)

Can't create DOM tree. - aa...aa

[対処]

クライアントのリクエストを DOM ツリーに解析できませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : Exception のメッセージ

### KAPM01066-E (Windows の場合)

A CIM Repository exception occurred.

[対処]

CIM リポジトリで例外が発生しました。

HiCommand V3.x シリーズの場合は、InterBase または InterClient が起動しているかどうか確認してください。

HiCommand V4.x シリーズ以降の場合は、HiRDB が起動しているかどうか確認してください。

問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM01067-E (Windows の場合)

The status of the response from Device Manager was FAILED.

[対処]

HiCommand Device Manager から返されたレスポンスのステータスが FAILED です。原因は後続のメッセージ KAPM01068-E を参照してください。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM01068-E (Windows の場合)

aa...aa

[対処]

aa...aa : HiCommand Device Manager のレスポンスに含まれるエラー情報

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa : HiCommand Device Manager のレスポンスに含まれるエラー情報

### KAPM01069-E (Windows の場合)

The protocol version aa...aa for HSSO Client is not supported.

[対処]

HSSO クライアントで使用されているプロトコルバージョン aa...aa はサポート対象外です。

セカンダリーサーバが要求した HSSO の操作にエラーが発生しているおそれがあります。セカンダリーサーバが出力するログを参照し、HSSO のエラーが発生していないか確認してください。エラーが発生している場合、プライマリーサーバにインストールされている Suite 製品をアップグレードしてください。

aa...aa : プロトコルバージョン

### KAPM01073-E (Windows の場合)

The format of the response from Device Manager was invalid.

[対処]

HiCommand Device Manager から返されたレスポンスのフォーマットが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM01081-E (Windows の場合)

Authentication has failed. User ID = aa...aa

[対処]

認証に失敗しました。

正しいユーザー ID とパスワードでログインしてください。

aa...aa : 認証したユーザーのユーザー ID

### KAPM01084-I (Windows の場合)

The HSSO session has started. Session ID = aa...aa

[対処]

HSSO セッションを開始します。

aa...aa : セッション ID

### KAPM01088-E (Windows の場合)

An attempt to load the class failed. Class = aa...aa

[対処]

クラスのロードに失敗しました。

aa...aa で指定されるクラスが、次に示すファイルの HSSO.classpath で指定されたクラスパスにあることを確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>%conf%user.conf

Solaris SPARC 版 /opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

Solaris10(x64)版または Linux 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>/Base/conf/user.conf

aa...aa：クラス名

### KAPM01089-E (Windows の場合)

An attempt to create the instance of the class for authentication failed. Class = aa...aa

[対処]

認証クラスのインスタンス取得に失敗しました。

次に示すファイルの HSSO.authentication.module の値が com.hitachi.truenorth.HiCommand.Base.Hsso.HSSOAuthenticationModule の実装クラスであることを確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>%conf%user.conf

Solaris SPARC 版 /opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

Solaris10(x64)版または Linux 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>/Base/conf/user.conf

aa...aa：クラス名

### KAPM01090-E (Windows の場合)

An attempt to create the instance of the class for authorization failed. Class = aa...aa

[対処]

承認クラスのインスタンス取得に失敗しました。

次に示すファイルの HSSO.authorization.module の値が com.hitachi.truenorth.HiCommand.Base.Hsso.HSSOAuthorizationModule の実装クラスであることを確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>%conf%user.conf

Solaris SPARC 版 /opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

Solaris10(x64)版または Linux 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>/Base/conf/user.conf

aa...aa：クラス名

### KAPM01091-E (Windows の場合)

An attempt to initialize the authentication class failed. Class = aa...aa

[対処]

認証クラスの初期化に失敗しました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

aa...aa：認証クラス

### KAPM01092-E (Windows の場合)

An attempt to initialize the authorization class failed. Class = aa...aa

[対処]

承認クラスの初期化に失敗しました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

aa...aa：承認クラス

### KAPM01093-I (Windows の場合)

HSSO configuration: Authentication class = aa...aa

[対処]

HSSO が使用する認証クラスを表示します。

aa...aa：認証クラス

### KAPM01094-I (Windows の場合)

HSSO configuration: Authorization class = aa...aa

[対処]

HSSO が使用する承認クラスを表示します。

aa...aa：承認クラス

### KAPM01095-E (Windows の場合)

The authenticated user does not have permission. User ID = aa...aa, Application = bb...bb

[対処]

認証されたユーザーは指定されたアプリケーションの権限を持ちません。

権限を持つユーザーでログインしてください。

aa...aa：ユーザー ID

bb...bb：アプリケーション名

### KAPM01096-E (Windows の場合)

An attempt to authenticate the internal user has failed.

[対処]

内部ユーザーの認証に失敗しました。

次に示すファイルの HDVM.user に指定されているユーザー名と HDVM.password に指定されているパスワードを持つアカウントが HiCommand Device Manager に登録されていることを確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>%conf%user.conf

Solaris 版または Linux 版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

### KAPM01097-E (Windows の場合)

An exception occurred during internal authentication module processing.

[対処]

内部認証の処理中に障害が発生しました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM01098-E (Windows の場合)

An exception occurred during authentication module processing.

[対処]

認証処理中に障害が発生しました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM01099-E (Windows の場合)

An exception occurred during authorization module processing.

[対処]

承認処理中に障害が発生しました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM01103-I (Windows の場合)

HSSO configuration: Device Manager Server URL = aa...aa

[対処]

HSSO が使用する HiCommand Device Manager サーバの URL を表示します。

aa...aa : HiCommand Device Manager サーバの URL



### KAPM01104-I (Windows の場合)

HSSO configuration: Device Manager Server Connection Timeout = aa...aa

[対処]

HSSO が使用する HiCommand Device Manager サーバとの通信タイムアウト時間を表示します。

aa...aa：タイムアウト時間

### KAPM01105-E (Windows の場合)

The JP1 token is invalid.

[対処]

JP1 トークンは無効です。

再ログインしてください。

### KAPM01106-E (Windows の場合)

An attempt to communicate with JP1/Base has failed.

[対処]

JP1/Base との通信に失敗しました。

JP1/Base が起動していることを確認してください。

### KAPM01107-E (Windows の場合)

An error occurred due to a virtual host name. Function Code = aa...aa, Result Code = bb...bb

[対処]

バーチャルホスト名が原因でエラーが発生しました。

次に示すファイルの hbase.virtualhost の値を確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>%conf%user.conf

Solaris 版または Linux 版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

aa...aa：関数コード

bb...bb：関数の返り値

### KAPM01108-E (Windows の場合)

An attempt to load the library associated with JP1/Base has failed.

[対処]

JP1/Base に関連するライブラリーのロードに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM01109-E (Windows の場合)

An exception occurred during JP1 token authentication processing. Function Code = aa...aa, Result Code = bb...bb

[対処]

JP1 トークンの認証処理中に障害が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : 関数コード

bb...bb : 関数の戻り値

### KAPM01114-E (Windows の場合)

An attempt to acquire the link and launch information failed.

[対処]

リンク&ラUNCH情報の取得に失敗しました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM01115-E (Windows の場合)

Exception in DeviceManager. DeviceManager returns FAILED. - aa...aa

[対処]

HiCommand Device Manager のレスポンス Status が FAILED です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : HiCommand Device Manager から取得したエラーメッセージ

### KAPM01116-E (Windows の場合)

No user was returned from DeviceManager.

[対処]

GetUser のレスポンスにユーザー情報が含まれていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM01119-E (Windows の場合)

No user information is set in the HSSO session.

[対処]

HSSO セッションにユーザー情報が設定されていません。

再ログインしてください。

### KAPM01123-I (Windows の場合)

HSSO configuration: HSSO Session Timeout = aa...aa

[対処]

HSSO セッションのタイムアウト時間を表示します。単位は秒です。

aa...aa：タイムアウト時間

### KAPM01124-I (Windows の場合)

The login process has completed properly.

[対処]

ログインが正常に終了したことを示す監査ログです。

### KAPM01125-E (Windows の場合)

The login process has failed.

[対処]

ログインに失敗したことを示す監査ログです。

### KAPM01152-E (Windows の場合)

Can't get the application name from request. Request is invalid.

[対処]

リクエストにアプリケーション名が指定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM01154-W (Windows の場合)

aa...aa is not registered.

[対処]

applicationName で指定されるアプリケーションがリポジトリに登録されていません。

aa...aa：アプリケーション名

### KAPM01156-E (Windows の場合)

Exception in Repository. - aa...aa

[対処]

リポジトリへのアクセス中にエラーが発生しました。

hcndsRepository[n].log の KAPM02xxx-E のメッセージを参照してください (n は最も新しいファイルの番号です)。

aa...aa：リポジトリーアクセスの障害内容

#### KAPM01167-I (Windows の場合)

The database has stopped.

[対処]

データベースが停止しました。

#### KAPM01168-E (Windows の場合)

The RD area of HBase is blocked.

[対処]

HBase の RD エリアが閉塞しています。

HiRDB が閉塞した原因を取り除いてから再実行してください。

#### KAPM01169-E (Windows の場合)

Authentication of the JP1 token failed.

[対処]

JP1 トークンの認証に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

#### KAPM01170-I (Windows の場合)

The JP1 token will now be authenticated.

[対処]

JP1 トークンで認証を行います。

#### KAPM01171-I (Windows の場合)

The JP1 token was successfully authenticated.

[対処]

JP1 トークンの認証に成功しました。

#### KAPM01172-E (Windows の場合)

An error occurred while linking to the external authentication server.

[対処]

外部認証サーバ連携でエラーが発生しました。

次の対処をしてください。

LDAP の場合：

- 1.exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。
- 2.hcmdsldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。
- 3.StartTLS で通信するときは、SSL の設定を確認してください。
- 4.OCSP が有効な場合、証明書が有効であるか確認してください。
- 5.原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

RADIUS の場合：

- 1.exauth.properties に設定されているホスト、ポート、およびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。
- 2.hcmdsradiussecret コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。
- 3.原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

Kerberos の場合：

- 1.exauth.properties に設定されているレルム名と KDC が正しいか確認してください。
- 2.ネットワークが正しく接続されているか確認してください。
- 3.外部認証サーバが Kerberos V5 プロトコルに対応（準拠）しているか確認してください。
- 4.原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

JP1/Base の場合：

- 1.プライマリーサーバと同一ホスト上の JP1/Base が、正しく運用できることを確認してください。
- 2.原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM01178-E (Windows の場合)

An attempt to load init.conf failed.

[対処]

init.conf の読み込みに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM01179-E (Windows の場合)

The list of library files could not be retrieved properly.

[対処]

ライブラリファイルの一覧を正しく取得できませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM01205-E (Windows の場合)

No instance of Service associated with ServiceAccessPoint.

[対処]

ServiceAccessPoint に関連した Service が取得できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM01206-E (Windows の場合)

No instance of SoftwareFeature associated with Service.

[対処]

Service に関連した SoftwareFeature が取得できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM01208-E (Windows の場合)

Exception in Repository. - aa...aa

[対処]

リポジトリへのアクセス中にエラーが発生しました。

hcndsRepository[n].log の KAPM02xxx-E のメッセージを参照してください (n は最も新しいファイルの番号です)。

aa...aa：リポジトリアクセスの障害内容

### KAPM01209-W (Windows の場合)

ServiceAccessPoint is not registered.

[対処]

ラUNCH情報が1件もリポジトリに登録されていません。

### KAPM01220-E (Windows の場合)

Communication with the external authentication server has failed.

[対処]

外部認証サーバとの通信に失敗しました。

次の対処をしてください。

LDAP の場合：

- 1.exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。
- 2.hcmdsldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。
- 3.StartTLS で通信するときは、SSL の設定を確認してください。
- 4.OCSP が有効な場合、証明書が有効であるか確認してください。
- 5.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

RADIUS の場合：

- 1.exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。
- 2.hcmdsradiussecret コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。
- 3.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

Kerberos の場合：

- 1.exauth.properties に設定されているレルム名と KDC が正しいか確認してください。
- 2.ネットワークが正しく接続されているか確認してください。
- 3.外部認証サーバが Kerberos V5 プロトコルに対応（準拠）しているか確認してください。
- 4.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM01255-E (Windows の場合)

Exception in DeviceManager. DeviceManager returns FAILED. - aa...aa

[対処]

HiCommand Device Manager のレスポンス Status が FAILED です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : HiCommand Device Manager から取得したエラーメッセージ

### KAPM01302-E (Windows の場合)

Can't get the host name or port number of DeviceManager from configuration.

[対処]

HiCommand Device Manager のホスト名またはポート番号がコンフィグファイルから取得できません。

HDVM.host および HDVM.port の値が init.conf に設定されていることを確認してください。



### KAPM01308-E (Windows の場合)

An attempt to communicate with Device Manager failed. URL = aa...aa

[対処]

HiCommand Device Manager との通信に失敗しました。

HiCommand Device Manager が起動しているか確認してください。または、次に示すファイルの HDVM.protocol, HDVM.host, HDVM.port の値が適切であることを確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>\¥conf¥user.conf

Solaris 版または Linux 版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

aa...aa：HiCommand Device Manager サーバの URL

### KAPM01309-E (Windows の場合)

The Device Manager Server XML API version aa...aa is not supported.

[対処]

HiCommand Device Manager サーバ XML API のバージョン aa...aa はサポートしていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：バージョン

### KAPM01312-E (Windows の場合)

DeviceManager Server version aa...aa is not supported.

[対処]

アクセス先の HiCommand Device Manager のバージョンはサポートしていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：HiCommand Device Manager のバージョン

### KAPM01314-E (Windows の場合)

The connection to Device Manager timed out.

[対処]

HiCommand Device Manager とのコネクションがタイムアウトしました。

HiCommand Device Manager が起動していることを確認してください。

### KAPM01331-I (Windows の場合)

Connecting to DeviceManager Server specified by aa...aa

[対処]

aa...aa で指定される HiCommand Device Manager に接続を開始します。



aa...aa : HiCommand Device Manager の URL

### KAPM01336-E (Windows の場合)

URL aa...aa is invalid to DeviceManager Server.

[対処]

HiCommand Device Manager の URL の形式が不正です。

init.conf の HDVM.host または HDVM.port が正しく設定されているか確認してください。

aa...aa : HiCommand Device Manager の URL

### KAPM01337-E (Windows の場合)

Authentication Failed in DeviceManager.

[対処]

HiCommand Device Manager で認証エラーが発生しました。

指定したユーザーが HiCommand Device Manager に登録されているか確認してください。

### KAPM01338-E (Windows の場合)

I/O Error regarding connection to DeviceManager.

[対処]

HiCommand Device Manager への通信時に障害が発生しました。

HiCommand Device Manager が起動していることを確認してください。

### KAPM01353-E (Windows の場合)

Can not map aa...aa.

[対処]

ユーザー権限のマッピングができません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa : ユーザー権限

### KAPM01401-I (Windows の場合)

Creating CIMClient.

[対処]

CIMClient の作成を開始します。

### KAPM01402-E (Windows の場合)

Can't create CIMClient. - aa...aa

[対処]

CIMClient の作成に失敗しました。

hcndsRepository[n].log の KAPM02xxx-E のメッセージを参照してください (n は最も新しいファイルの番号です)。

aa...aa : Exception のメッセージ

### KAPM02001-E (Windows の場合)

Can not be found database.

[対処]

データベースが見つかりません。

次に示すファイルの DATABASE.path の値を確認してください。

Windows 版 : <HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>%conf%user.conf

Solaris 版または Linux 版 : /opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

### KAPM02001-W (Windows の場合)

Some of connection updated the same instance together. So didn't update the instance.

[対処]

ほかのコネクションが同時に同じインスタンスを更新したため、更新できませんでした。

更新対象が更新されているかを確認してください。更新されていない場合は、再度実行してください。

### KAPM02002-E (Windows の場合)

Your user name and password are not defined.

[対処]

データベースにアクセスするユーザー名、またはパスワードが不正です。

次に示すファイルの DATABASE.user または DATABASE.password の値を確認してください。

Windows 版 : <HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>%conf%user.conf

Solaris 版または Linux 版 : /opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

### KAPM02003-E (Windows の場合)

An unknown host exception occurred while trying to open a socket connection to server.

[対処]

アクセスするデータベースのホスト名が不正です。

次に示すファイルの DATABASE.hostname の値を確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>%conf%user.conf  
Solaris 版または Linux 版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

### KAPM02004-E (Windows の場合)

No suitable driver.

[対処]

データベースにアクセスするドライバ名が不正です。

次に示すファイルの DATABASE.type の値を確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>%conf%user.conf

Solaris 版または Linux 版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

### KAPM02005-E (Windows の場合)

A socket exception occurred while trying to establish a socket connection to server.

[対処]

InterClient との通信でエラーが発生しました。

InterClient が起動しているかを確認してください。

### KAPM02006-E (Windows の場合)

InterServer is unable to locate the InterBase application or service.

[対処]

InterBase と通信ができませんでした。

InterBase のサービスが起動しているかを確認してください。

### KAPM02007-E (Windows の場合)

aa...aa

[対処]

SQLException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa : Exception のメッセージ

### KAPM02008-E (Windows の場合)

aa...aa

[対処]

その他の例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : Exception のメッセージ

### KAPM02009-E (Windows の場合)

Failed to unlock a table when inserting a record or records.

[対処]

insert 時のコネクションの設定である Table-unlock 処理に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02010-E (Windows の場合)

Update data doesn't exist.

[対処]

データが見つかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02011-E (Windows の場合)

Delete data doesn't exist.

[対処]

データが見つかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02012-E (Windows の場合)

Search data doesn't exist.

[対処]

データが見つかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02013-E (Windows の場合)

Exception happened when some CIM class was used.

[対処]

CIM にセットされた値の読み出し、または使用する際にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM02014-E (Windows の場合)

An attempt to load the definition for a class has failed. Class name = aa...aa

[対処]

リポジトリからクラス情報を取得できません。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

aa...aa：対象となったクラス名

### KAPM02015-E (Windows の場合)

A class definition could not be found. Class name = aa...aa

[対処]

データベースのクラス情報定義テーブルからクラス情報を取得できません。

Single Sign On Service を再起動してください。

aa...aa：対象となったクラス名

### KAPM02016-E (Windows の場合)

A RepositoryException occurred.

[対処]

データベースの接続で例外が発生しました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02017-E (Windows の場合)

The parameter is null.

[対処]

パラメーターが null です。

本メッセージは、補足情報です。同一時間帯に出力されている他のメッセージを確認し、そのメッセージの対処にしてください。

### KAPM02018-E (Windows の場合)

The parameter is invalid.

[対処]

パラメーターが不正です。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02019-E (Windows の場合)

The CIMElement already exists.

[対処]

CIMElement が重複しています。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02020-E (Windows の場合)

Duplicate data exists.

[対処]

データが重複しています。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02021-E (Windows の場合)

The CIMElement could not be found.

[対処]

CIMElement が存在しません。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02023-E (Windows の場合)

The CIMObjectPath is incorrect. A key is required.

[対処]

CIMObjectPath が不正です。KEY プロパティが設定されていません。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02025-E (Windows の場合)

The CIMObjectPath contains an invalid property.

[対処]

CIMObjectPath が不正なプロパティを含んでいます。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02027-E (Windows の場合)

The key property could not be changed.

[対処]

KEY プロパティを変更しようとしてしました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02029-E (Windows の場合)

The initialize parameter is invalid.

[対処]

init.conf のパラメーターが不正です。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02030-E (Windows の場合)

An unsupported data type was used.

[対処]

未サポートのデータタイプが使用されました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02031-E (Windows の場合)

The CIMClass is invalid. A KEY property is required.

[対処]

CIMClass が不正です。KEY プロパティが設定されていません。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02032-E (Windows の場合)

The CIMClass could not be deleted, because it contains instances.

[対処]

CIMClass がインスタンスを持っているため、削除できません。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02033-E (Windows の場合)

The CIMClass could not be deleted, because it contains subclasses.

[対処]

CIMClass がサブクラスを持っているため、削除できません。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02034-E (Windows の場合)

A ClassNotFoundException occurred.

[対処]

Java の Class が見つかりません。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02035-E (Windows の場合)

A CIMInConnectionPoolException occurred.

[対処]

データベースの接続の取得に失敗しました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02036-E (Windows の場合)

A connection to the database could not be established.

[対処]

コネクションプールからデータベースの接続の取得に失敗しました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02038-W (Windows の場合)

A DeadLockException occurred. Description = aa...aa

[対処]

データベースでデッドロックが発生しました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

aa...aa：対象となったクラス名

### KAPM02039-W (Windows の場合)

A CIMInDeadLockException occurred.

[対処]

リポジトリでデッドロックが発生しました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02040-E (Windows の場合)

The CIMInstance is invalid.

[対処]

CIMInstance が不正です。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02041-E (Windows の場合)

The CIMObjectPath is invalid.

[対処]

CIMObjectPath が不正です。



本メッセージは、補足情報です。同一時間帯に出力されている他のメッセージを確認し、そのメッセージの対処にしてください。

#### KAPM02042-E (Windows の場合)

The name of property is invalid.

[対処]

プロパティ名が不正です。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

#### KAPM02044-E (Windows の場合)

A DBNotFoundException occurred.

[対処]

データベースが見つかりません。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

#### KAPM02045-E (Windows の場合)

The CIMClass is invalid.

[対処]

CIMClass が不正です。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

#### KAPM02046-E (Windows の場合)

The CIMProperty is invalid. The KEY property must be set.

[対処]

CIMProperty が不正です。KEY プロパティが設定されていません。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

#### KAPM02047-E (Windows の場合)

The type of class is invalid.

[対処]

Vector に設定されている値が不正です。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

#### KAPM02048-E (Windows の場合)

Failed to get membership groups.

[対処]

メンバーグループの取得に失敗しました。  
あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02049-E (Windows の場合)

Not authorized object. ObjectName = aa...aa

[対処]

許可されないオブジェクトです。  
あとに続く処理メッセージに従ってください。  
aa...aa：オブジェクト名

### KAPM02050-E (Windows の場合)

Host name is invalid.

[対処]

ホスト名が間違っています。  
あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02051-E (Windows の場合)

Cannot connect to InterClient.

[対処]

InterClient へ接続できません。  
あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02052-E (Windows の場合)

Cannot connect to InterBase.

[対処]

InterBase へ接続できません。  
あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02053-E (Windows の場合)

SQLException occurred. Description = aa...aa

[対処]

SQLException が発生しました。  
あとに続く処理メッセージに従ってください。  
aa...aa：例外の詳細メッセージ

### KAPM02054-E (Windows の場合)

Exception occurred. Description = aa...aa

[対処]

Exception が発生しました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

aa...aa：例外の詳細メッセージ

### KAPM02055-E (Windows の場合)

CIMException occurred. Description = aa...aa

[対処]

CIMException が発生しました。

本メッセージは、補足情報です。同一時間帯に出力されている他のメッセージを確認し、そのメッセージの対処にしたがってください。

aa...aa：例外の詳細メッセージ

### KAPM02056-E (Windows の場合)

A CIMClassNotFoundException occurred.

[対処]

CIMClassNotFoundException が発生しました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02057-E (Windows の場合)

IOException occurred. Description = aa...aa

[対処]

IOException が発生しました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

aa...aa：例外の詳細メッセージ

### KAPM02058-E (Windows の場合)

InterruptedException occurred. Description = aa...aa

[対処]

InterruptedException が発生しました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

aa...aa：例外の詳細メッセージ

### KAPM02059-E (Windows の場合)

The time limit for establishing a connection is over.

[対処]

コネクション作成タイムオーバーが発生しました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02060-E (Windows の場合)

An attempt to establish a connection has failed.

[対処]

コネクション作成に失敗しました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02061-E (Windows の場合)

aa...aa

[対処]

KAPMxxxxx-E の詳細情報です。発生した例外オブジェクトとそのバックトレースを表します。

直前のメッセージ KAPMxxxxx-E を参照してください。

aa...aa：例外オブジェクト名と発生した原因、または例外オブジェクトのバックトレース

### KAPM02062-I (Windows の場合)

The get method changed the state to the standby state.

[対処]

get メソッドで待機状態になりました。

### KAPM02063-I (Windows の場合)

The createConnection method changed the state to the standby state.

[対処]

createConnection メソッドで待機状態になりました。

### KAPM02069-E (Windows の場合)

A time-over error occurred when connecting to the repository.

[対処]

コネクション取得時にタイムオーバーが発生しました。

ログイン時の場合は、もう一度ログインしてください。すでにログインをしている場合は、操作をもう一度繰り返してください。

### KAPM02070-E (Windows の場合)

A CIMUnavailableDatabaseException occurred. Detailed message of exception = aa...aa

[対処]

CIMUnavailableDatabaseException が発生しました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

aa...aa：例外の詳細メッセージ

### KAPM02071-E (Windows の場合)

HiRDB is not running.

[対処]

HiRDB が起動していません。

HiRDB を起動してください。

### KAPM02072-E (Windows の場合)

The password of a user connected to HiRDB is invalid. (user name = aa...aa)

[対処]

HiRDB に接続するユーザーのパスワードが不正です。

user.conf ファイルの HiRDB.password の値を確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口ご連絡してください。

aa...aa：ユーザー名

### KAPM02073-E (Windows の場合)

The user name of a user connected to HiRDB is invalid. (user name = aa...aa)

[対処]

HiRDB に接続するユーザー名が不正です。

user.conf ファイルの HiRDB.user の値を確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ユーザー名

### KAPM02074-W (Windows の場合)

The table name registered into DBMS is changed. Before= aa...aa After = bb...bb

[対処]

DBMS に登録するテーブル名を変更します。

aa...aa：変更前

bb...bb：変更後

### KAPM02075-E (Windows の場合)

An attempt to set a connection to the factory has failed.

[対処]

Factory にコネクションを設定できませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02076-I (Windows の場合)

Processing to initialize the connection pool was executed.

aa...aa: Initial value, bb...bb: Increment value, cc...cc: Maximum value, dd...dd: Keep-alive period, ee...ee: Timeout period, ff...ff: Number of retries, gg...gg: Retry interval

[対処]

コネクションプールを初期化しました。

aa...aa : 初期値

bb...bb : 増加値

cc...cc : 最大値

dd...dd : 生存時間

ee...ee : タイムアウト時間

ff...ff : リトライ回数

gg...gg : リトライ間隔

### KAPM02077-E (Windows の場合)

An attempt to release the connection of the connection pool has failed.

[対処]

コネクションプールのコネクションの解放に失敗した場合に表示します。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02078-E (Windows の場合)

A RepositoryException occurred. (details = aa...aa)

[対処]

RepositoryException が発生した場合に表示します。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : 例外の詳細メッセージ

### KAPM02079-E (Windows の場合)

An attempt to release the JDBC connection has failed.

[対処]

JDBC 接続の解放に失敗した場合に表示します。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM02080-E (Windows の場合)

A CIMHeldRepositoryException has occurred. Exception message = aa...aa

[対処]

CIMHeldRepositoryException が発生しました。

HiRDB が閉塞した原因を取り除いてから、再実行してください。

aa...aa：例外の詳細メッセージ

### KAPM02081-E (Windows の場合)

A hcmtsDBUserManagementException has occurred. (exception message = aa...aa)

[対処]

hcmtsDBUserManagementException が発生しました。

HiRDB の設定と状態を確認してください。

aa...aa：例外のメッセージ

### KAPM02201-I (Windows の場合)

The method was invoked.

[対処]

メソッドが呼ばれました。

### KAPM02202-I (Windows の場合)

The following arguments were specified: aa...aa

[対処]

パラメーター aa...aa がメソッドの引数に指定されました。

aa...aa：パラメーター

### KAPM02203-I (Windows の場合)

External module processing has started. (module = aa...aa)

[対処]

外部モジュールの処理を開始しました。

aa...aa：モジュール名

### KAPM02204-I (Windows の場合)

External module processing has terminated. (module = aa...aa)

[対処]

外部モジュールの処理を終了しました。

aa...aa：モジュール名

### KAPM02210-E (Windows の場合)

The specified argument is null.

[対処]

指定された引数は null です。

### KAPM02211-E (Windows の場合)

The password is not set.

[対処]

パスワードが設定されていません。

### KAPM02212-E (Windows の場合)

Authentication has failed.

[対処]

認証に失敗しました。

### KAPM02213-E (Windows の場合)

An attempt to read the password file has failed.

[対処]

パスワードファイルの読み取りに失敗しました。

次に示すファイルの読み取り権限があることを確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントのインストールフォルダ>\¥conf¥.hbaspass

Solaris 版または Linux 版：/opt/HiCommand/Base/conf/.hbaspass

ファイルの読み取り権限がある場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。



### KAPM02214-E (Windows の場合)

An attempt to write to the password file has failed.

[対処]

パスワードファイルの書き込みに失敗しました。

次に示すファイルの書き込み権限があることを確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントのインストールフォルダ>\¥conf¥\.hbaspass

Solaris 版または Linux 版：/opt/HiCommand/Base/conf/.hbaspass

ファイルの書き込み権限がある場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM02215-E (Windows の場合)

The authenticated user does not have permission to execute the method.

[対処]

認証されたユーザーはメソッドの実行権限を持っていません。

### KAPM02216-E (Windows の場合)

The specified user was not found.

[対処]

指定されたユーザーが見つかりませんでした。

### KAPM02217-E (Windows の場合)

The specified group was not found.

[対処]

指定されたグループが見つかりませんでした。

### KAPM02218-E (Windows の場合)

The specified user already exists.

[対処]

指定されたユーザーはすでに存在します。

### KAPM02219-E (Windows の場合)

The specified group already exists.

[対処]

指定されたグループはすでに存在します。

### KAPM02220-E (Windows の場合)

The specified user is already registered in the group.

[対処]

指定されたユーザーがすでにグループに登録されています。

### KAPM02221-E (Windows の場合)

hadmin cannot be registered in the group.

[対処]

hadmin はグループに登録できません。

### KAPM02222-E (Windows の場合)

An error occurred during user database access.

[対処]

ユーザーデータベースへのアクセス中にエラーが発生しました。

DBMS, HBase Storage Mgmt Web Service, HBase Storage Mgmt Common Service が起動していることを確認してください。起動している場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02223-E (Windows の場合)

The specified mode is unsupported.

[対処]

指定されたモードはサポートされていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02224-E (Windows の場合)

A fatal error occurred.

[対処]

致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02225-E (Windows の場合)

The specified user cannot be deleted.

[対処]

指定したユーザーは削除できません。

#### KAPM02226-E (Windows の場合)

The specified group cannot be deleted.

[対処]

指定したグループは削除できません。

#### KAPM02227-E (Windows の場合)

The common repository is stopping.

[対処]

共通リポジトリが停止しています。

DBMS が起動しているか確認してください。

#### KAPM02228-E (Windows の場合)

The user ID is not set.

[対処]

ユーザー ID が設定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM02229-E (Windows の場合)

The specified user ID is invalid.

[対処]

指定されたユーザー ID は不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM02230-E (Windows の場合)

The specified password is invalid.

[対処]

指定されたパスワードは不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02231-E (Windows の場合)

The application type is not set.

[対処]

アプリケーションタイプが設定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02232-E (Windows の場合)

The resource group ID is not set.

[対処]

リソースグループ ID が設定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02233-E (Windows の場合)

The specified application is not registered.

[対処]

指定されたアプリケーションは登録されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02234-I (Windows の場合)

The permissions for aa...aa will now be changed. (User ID = aa...aa)

[対処]

aa...aa のパーミッションを変更します。

aa...aa : ユーザー ID

### KAPM02235-I (Windows の場合)

The permissions for aa...aa were changed. (User ID = aa...aa)

[対処]

aa...aa のパーミッションを変更しました。

aa...aa : ユーザー ID

### KAPM02236-I (Windows の場合)

A user account will now be created. (User ID = aa...aa)

[対処]

ユーザーアカウントを作成します。

aa...aa：ユーザー ID

### KAPM02237-I (Windows の場合)

The user account was created successfully. (User ID = aa...aa)

[対処]

ユーザーアカウントを作成しました。

aa...aa：ユーザー ID

### KAPM02238-I (Windows の場合)

The user-account properties will now be changed. (aa...aa)

[対処]

ユーザーアカウントのプロパティを変更します。

aa...aa：変更前のプロパティ一覧

### KAPM02239-I (Windows の場合)

The user-account properties were changed. (aa...aa)

[対処]

ユーザーアカウントのプロパティを変更しました。

aa...aa：変更後のプロパティ一覧

### KAPM02240-I (Windows の場合)

The resource-group properties will now be changed. (aa...aa)

[対処]

リソースグループのプロパティを変更します。

aa...aa：変更前のプロパティ一覧

### KAPM02241-I (Windows の場合)

The resource-group properties were changed. (aa...aa)

[対処]

リソースグループのプロパティを変更しました。

aa...aa：変更後のプロパティ一覧

### KAPM02242-I (Windows の場合)

The allocation status of the resource group will now be changed. (aa...aa)

[対処]

リソースグループの割り当て状態を変更します。

aa...aa：変更前の割り当て状態

### KAPM02243-I (Windows の場合)

The allocation status of the resource group was changed. (aa...aa)

[対処]

リソースグループの割り当て状態を変更しました。

aa...aa：変更後の割り当て状態

### KAPM02244-I (Windows の場合)

The password will now be changed. (User ID = aa...aa)

[対処]

パスワードを変更します。

aa...aa：ユーザー ID

### KAPM02245-I (Windows の場合)

The password was changed. (User ID = aa...aa)

[対処]

パスワードを変更しました。

aa...aa：ユーザー ID

### KAPM02246-I (Windows の場合)

The user account will now be deleted. (User ID = aa...aa)

[対処]

ユーザーアカウントを削除します。

aa...aa：ユーザー ID

### KAPM02247-I (Windows の場合)

The user account was deleted. (User ID = aa...aa)

[対処]

ユーザーアカウントを削除しました。

aa...aa：ユーザー ID

### KAPM02248-I (Windows の場合)

The resource group will now be deleted. (resource group ID = aa...aa, resource group name = bb...bb)

[対処]

リソースグループを削除します。

aa...aa：リソースグループ ID

bb...bb：リソースグループ名

### KAPM02249-I (Windows の場合)

The resource group was deleted. (resource group ID = aa...aa, resource group name = bb...bb)

[対処]

リソースグループを削除しました。

aa...aa：リソースグループ ID

bb...bb：リソースグループ名

### KAPM02250-E (Windows の場合)

A resource group with the same name has already been registered. (resource group name = aa...aa)

[対処]

同じ名前のリソースグループが登録されています。

aa...aa：リソースグループ名

### KAPM02251-E (Windows の場合)

A user account with the same user ID has already been registered. (User ID = aa...aa)

[対処]

同じユーザー ID のユーザーアカウントが登録されています。

aa...aa：ユーザー ID

### KAPM02252-E (Windows の場合)

A resource group with the same ID has already been registered. (group ID = aa...aa)

[対処]

同じ ID のリソースグループが登録されています。

aa...aa：グループ ID

### KAPM02254-I (Windows の場合)

Request information: (API version = aa...aa, Command name = bb...bb, User ID or session ID = cc...cc)

[対処]

リクエストの情報を示します。

aa...aa : バージョン

bb...bb : コマンド名

cc...cc : ID

### KAPM02255-E (Windows の場合)

The specified version is not supported. (version = aa...aa)

[対処]

指定したバージョンはサポートされていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : バージョン

### KAPM02256-E (Windows の場合)

The specified command is not supported. (command = aa...aa)

[対処]

指定したコマンドはサポートされていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : コマンド名

### KAPM02257-E (Windows の場合)

Authentication has failed. (user ID = aa...aa)

[対処]

認証に失敗しました。

ユーザー ID とパスワードが正しいことを確認してください。

aa...aa : ユーザー ID

### KAPM02258-I (Windows の場合)

Response information: (API version = aa...aa, Command name = bb...bb, Response status = cc...cc)

[対処]



レスポンスの情報を示します。

aa...aa：バージョン

bb...bb：コマンド名

cc...cc：レスポンスの状態

### KAPM02259-I (Windows の場合)

Response information when an error occurs: (Error code = aa...aa, Description = bb...bb)

[対処]

エラー時のレスポンスの情報を示します。

aa...aa：エラーコード

bb...bb：エラーの説明

### KAPM02260-E (Windows の場合)

An attempt to communicate with a server has failed. (URL = aa...aa)

[対処]

サーバとの通信に失敗しました。

URL で指定するサーバの HBase Storage Mgmt Common Service または HBase Storage Mgmt Web Service が起動していることを確認してください。

aa...aa：サーバの URL

### KAPM02261-E (Windows の場合)

An attempt to parse the response has failed.

[対処]

レスポンスの解析に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02262-E (Windows の場合)

The request parameter is invalid.

[対処]

リクエストのパラメーターが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02263-E (Windows の場合)

This user does not have execution permissions. (ID = aa...aa)

[対処]

このユーザーには実行権限がありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：セッション ID

### KAPM02269-E (Windows の場合)

指定されたユーザーが見つかりません。

[対処]

指定されたユーザーが見つかりません。

ほかのユーザーによって、指定したユーザーが削除されたおそれがあります。表示を更新して選択したユーザーの登録状態を確認してください。

### KAPM02270-E (Windows の場合)

The same user ID already exists.

[対処]

同じユーザー ID がすでにあります。

ほかのユーザー ID を指定してください。

### KAPM02271-E (Windows の場合)

An attempt to communicate with a database has failed.

[対処]

データベースとの通信に失敗しました。

HiRDB が起動していることを確認してください。

### KAPM02272-E (Windows の場合)

An error occurred within the server.

[対処]

サーバエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02273-I (Windows の場合)

The user will now be added. (ID = aa...aa, user ID = bb...bb)

[対処]

ユーザーを追加します。

aa...aa：セッション ID

bb...bb：追加対象のユーザー ID

### KAPM02274-I (Windows の場合)

The user was added successfully. (ID = aa...aa, user ID = bb...bb)

[対処]

ユーザーを追加しました。

aa...aa：セッション ID

bb...bb：追加対象のユーザー ID

### KAPM02275-I (Windows の場合)

The password will now be changed. (ID = aa...aa, user ID = bb...bb)

[対処]

パスワードを変更します。

aa...aa：セッション ID

bb...bb：変更対象のユーザー ID

### KAPM02276-I (Windows の場合)

The password was changed successfully. (ID = aa...aa, user ID = bb...bb)

[対処]

パスワードを変更しました。

aa...aa：セッション ID

bb...bb：変更対象のユーザー ID

### KAPM02277-I (Windows の場合)

The user profile will now be changed. (ID = aa...aa, user ID = bb...bb)

[対処]

プロファイルを変更します。

aa...aa：セッション ID

bb...bb：変更対象のユーザー ID

### KAPM02278-I (Windows の場合)

The user profile was changed successfully. (ID = aa...aa, user ID = bb...bb)

[対処]

プロファイルを変更しました。

aa...aa：セッション ID

bb...bb：変更対象のユーザー ID

### KAPM02279-I (Windows の場合)

The permissions will now be changed. (ID = aa...aa, user ID = bb...bb, permissions = cc...cc)

[対処]

権限を変更します。

aa...aa：セッション ID

bb...bb：変更対象のユーザー ID

cc...cc：変更後の権限

### KAPM02280-I (Windows の場合)

The permissions were changed successfully. (ID = aa...aa, user ID = bb...bb, permissions = cc...cc)

[対処]

権限を変更しました。

aa...aa：セッション ID

bb...bb：変更対象のユーザー ID

cc...cc：変更後の権限

### KAPM02281-I (Windows の場合)

The user will now be deleted. (ID = aa...aa, user ID = bb...bb)

[対処]

ユーザーを削除します。

aa...aa：セッション ID

bb...bb：削除対象のユーザー ID

### KAPM02282-I (Windows の場合)

The user was deleted successfully. (ID = aa...aa, user ID = bb...bb)

[対処]

ユーザーを削除しました。

aa...aa：セッション ID

bb...bb：削除対象のユーザー ID

### KAPM02283-E (Windows の場合)

The old password is incorrect. (ID = aa...aa, user ID = bb...bb)

[対処]

古いパスワードが正しくありません。

aa...aa：セッション ID

bb...bb：変更対象のユーザー ID

### KAPM02284-I (Windows の場合)

The user will now be locked. (ID = aa...aa, user ID = bb...bb)

[対処]

ユーザーをロックします。

aa...aa：セッション ID

bb...bb：ユーザー ID

### KAPM02285-I (Windows の場合)

The user was locked successfully. (ID = aa...aa, user ID = bb...bb)

[対処]

ユーザーをロックしました。

aa...aa：セッション ID

bb...bb：ユーザー ID

### KAPM02286-E (Windows の場合)

ユーザーのロックに失敗しました。aa...aa

[対処]

ユーザーのロックに失敗しました。

次に続くメッセージを参照してください。

aa...aa：詳細情報

### KAPM02287-I (Windows の場合)

The user will now be unlocked. (ID = aa...aa, user ID = bb...bb)

[対処]

ユーザーのロックを解除します。

aa...aa：セッション ID

bb...bb：ユーザー ID

### KAPM02288-I (Windows の場合)

The user was unlocked successfully. (ID = aa...aa, user ID = bb...bb)

[対処]

ユーザーのロックを解除しました。

aa...aa：セッション ID

bb...bb：ユーザー ID

### KAPM02289-E (Windows の場合)

ユーザーのロック解除に失敗しました。 aa...aa

[対処]

ユーザーのロック解除に失敗しました。

次に続くメッセージを参照してください。

aa...aa：詳細情報

### KAPM02290-I (Windows の場合)

Authentication was successful. (user ID =aa...aa)

[対処]

認証に成功しました。

aa...aa：ユーザー ID

### KAPM02291-W (Windows の場合)

Authentication has failed. aa...aa

[対処]

認証に失敗しました。

aa...aa：詳細情報

### KAPM02292-W (Windows の場合)

Authentication has failed for aa...aa times in a row, so the user (bb...bb) was locked.

[対処]

aa...aa 回連続で認証に失敗したので、ユーザー"bb...bb"をロックしました。

aa...aa：失敗した回数

bb...bb：ユーザー ID

### KAPM02294-E (Windows の場合)

The RD area of HBase is blocked.

[対処]

HBase の RD エリアが閉塞しています。

HiRDB が閉塞した原因を取り除いてから再実行してください。

### KAPM02295-E (Windows の場合)

A distinguished name has not been set.

[対処]

識別名が設定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02296-E (Windows の場合)

A domain name has not been set.

[対処]

ドメイン名が設定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02297-E (Windows の場合)

The specified distinguished name already exists. (distinguished name = aa...aa)

[対処]

指定された識別名はすでに存在します。

ほかの Distinguished Name を指定してください。

aa...aa：識別名

### KAPM02298-E (Windows の場合)

The specified distinguished name could not be found. (distinguished name = aa...aa)

[対処]

指定された識別名が見つかりません。

ほかのユーザーによって、指定した認可グループが削除されたおそれがあります。表示を更新したあとに、指定した認可グループの登録状態を確認してください。

aa...aa：識別名

### KAPM02301-E (Windows の場合)

hcnds.home is not set in the Java system properties.

[対処]

Java のシステムプロパティに hcmds.home が設定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02302-E (Windows の場合)

An error occurred during loading of a library.

[対処]

ライブラリーのロードエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02303-E (Windows の場合)

An attempt to acquire user information about a HiRDB-connected user has failed. error code = aa...aa

[対処]

HiRDB に接続するユーザーの情報取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : エラーコード

### KAPM02304-E (Windows の場合)

An attempt to set a system environment variable has failed. error code = aa...aa

[対処]

システム環境変数の設定に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : エラーコード

### KAPM02305-E (Windows の場合)

Attempts to set the system environment variables PDDIR and PATH have failed. error code = aa...aa

[対処]

システム環境変数の PDDIR, PATH の設定に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : エラーコード



### KAPM02306-E (Windows の場合)

An attempt to clear an HiRDB system environment variable has failed. error code = aa...aa

[対処]

HiRDB のシステム環境変数のクリアに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：エラーコード

### KAPM02307-E (Windows の場合)

The application type is required, but is not set.

[対処]

アプリケーションタイプが設定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02401-E (Windows の場合)

An attempt to read the file failed. (path = aa...aa)

[対処]

ファイルの読み込みに失敗しました。

指定のフォルダにファイルが存在する事を確認してください。

aa...aa：パス

### KAPM02409-E (Windows の場合)

A communication error occurred in an external authentication server. (error code = aa...aa)

[対処]

外部認証サーバの通信障害が発生しました。

次の対処をしてください。

LDAP の場合：

1.exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

2.hcmdsldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

3.StartTLS で通信するときは、SSL の設定を確認してください。

4.OCSP が有効な場合、証明書が有効であるか確認してください。

5.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

RADIUS の場合：

1.exauth.properties に設定されているホスト，ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか，外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

2.hcmdsadiussecret コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

3.問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：エラーコード

### KAPM02410-W (Windows の場合)

Authentication with an external authentication server has failed. (user ID = aa...aa, host = bb...bb, port = cc...cc, protocol = dd...dd)

[対処]

ログインユーザーが外部認証サーバでの認証に失敗しました。

正しいユーザー ID とパスワードでログインしてください。

aa...aa：ユーザ ID

bb...bb：ホスト名

cc...cc：ポート番号

dd...dd：プロトコル

### KAPM02411-W (Windows の場合)

Authentication with an external authentication server has failed. The specified user was not found in the external authentication server. (user ID = aa...aa, host = bb...bb)

[対処]

ログインユーザーが外部認証サーバに見つかりません。

正しいユーザー ID とパスワードでログインしてください。

aa...aa：ユーザ ID

bb...bb：ホスト名

### KAPM02412-E (Windows の場合)

A naming exception occurred. (host = aa...aa, port = bb...bb, protocol = cc...cc)

[対処]

ネーミング例外が発生しました。

次の対処をしてください。

LDAP の場合：

1.exauth.properties に設定されているホスト，ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか，外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

2.hcmdsldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

3.StartTLS で通信するときは、SSL の設定を確認してください。

4.OCSP が有効な場合、次の対処をしてください。

- ・証明書が有効であるか確認してください。

5.問題が解決しないときは、保守情報を取得し、問い合わせ窓口に連絡してください。

RADIUS の場合：

1.exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

2.hcmdsadiussecret コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

3.問題が解決しないときは、保守情報を取得し、問い合わせ窓口に連絡してください。

aa...aa：ホスト名

bb...bb：ポート番号

cc...cc：プロトコル

## KAPM02413-E (Windows の場合)

The negotiation for a TLS session has failed. (host = aa...aa, port = bb...bb, protocol = cc...cc)

[対処]

TLS セッションのネゴシエーションに失敗しました。

次の対処をしてください。

LDAP の場合：

1.exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

2.hcmdsldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

3.StartTLS で通信するときは、SSL の設定を確認してください。

4.OCSP が有効な場合、証明書が有効であるか確認してください。

5.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

RADIUS の場合：

1.exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

2.hcmdsadiussecret コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

3.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：ホスト名  
bb...bb：ポート番号  
cc...cc：プロトコル

### KAPM02414-I (Windows の場合)

Authentication with an external authentication server was successful. (user ID = aa...aa, host = bb...bb, port = cc...cc, protocol = dd...dd)

[対処]

ログインユーザーが外部認証サーバの認証に成功しました。

aa...aa：ユーザー ID

bb...bb：ホスト名

cc...cc：ポート番号

dd...dd：プロトコル

### KAPM02416-E (Windows の場合)

A communication error occurred in an external authentication server.

[対処]

外部認証サーバの通信障害が発生しました。

次の対処をしてください。

LDAP の場合：

- 1.exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。
- 2.hcmdsldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。
- 3.StartTLS で通信するときは、SSL の設定を確認してください。
- 4.OCSP が有効な場合、次の対処をしてください。
  - ・証明書が有効であるか確認してください。
- 5.問題が解決しないときは、保守情報を取得し、問い合わせ窓口に連絡してください。

RADIUS の場合：

- 1.exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。
- 2.hcmdsradiussecret コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。
- 3.問題が解決しないときは、保守情報を取得し、問い合わせ窓口に連絡してください。

### KAPM02417-E (Windows の場合)

Communication with an external authentication server has failed. (host = aa...aa, port = bb...bb, protocol = cc...cc)

[対処]

LDAP サーバとの通信に失敗しました。

次の対処をしてください。

LDAP の場合：

- 1.exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。
- 2.hcmdsldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。
- 3.StartTLS で通信するときは、SSL の設定を確認してください。
- 4.OCSP が有効な場合、証明書が有効であるか確認してください。
- 5.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口ご連絡してください。

RADIUS の場合：

- 1.exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。
- 2.hcmdsradiussecret コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。
- 3.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口ご連絡してください。

aa...aa：ホスト名

bb...bb：ポート番号

cc...cc：プロトコル

### KAPM02418-E (Windows の場合)

The LDAP service cannot be used. (host = aa...aa, port = bb...bb, protocol = cc...cc)

[対処]

LDAP のサービスが利用できません。

次の対処をしてください。

LDAP の場合：

- 1.exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。
- 2.hcmdsldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。
- 3.StartTLS で通信するときは、SSL の設定を確認してください。

4.OCSP が有効な場合、証明書が有効であるか確認してください。

5.問題が解決しないときは、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口ご連絡してください。

RADIUS の場合：

1.exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

2.hcmdsadiussecret コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

3.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口ご連絡してください。

aa...aa：ホスト名

bb...bb：ポート番号

cc...cc：プロトコル

### KAPM02419-W (Windows の場合)

Only local operation is available because the attempt to read the configuration file for the external authentication server has failed.

[対処]

exauth.properties ファイルの読み込みに失敗したため local で動作します。

exauth.properties ファイルの設定内容を見直してください。

### KAPM02422-W (Windows の場合)

A parameter in the exauth.properties file contains an invalid value (aa...aa = bb...bb). The default value (cc...cc) will be used.

[対処]

exauth.properties ファイルのパラメーターに指定した値が不正です。

exauth.properties ファイルの設定内容を見直してください。

aa...aa：パラメーター名称

bb...bb：パラメーターの値

cc...cc：デフォルト値

### KAPM02423-E (Windows の場合)

Authentication of the search user has failed. (host = aa...aa)

[対処]

LDAP サーバで検索ユーザーの認証に失敗しました。

hcmdsldapuser コマンドで外部認証サーバのアクセスユーザーを登録してください。登録済みの場合は登録されているユーザーの設定内容を見直してください。



aa...aa：ホスト名

### KAPM02424-E (Windows の場合)

An error occurred in the external authentication server.

[対処]

LDAP サーバでエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM02425-E (Windows の場合)

A parameter was not specified. (parameter = aa...aa)

[対処]

exauth.properties ファイルに、パラメーターが指定されていません。

exauth.properties ファイルの設定内容を見直してください。

aa...aa：パラメーター名称

### KAPM02426-E (Windows の場合)

Authentication stopped because a setting in the configuration file for the external authentication server was invalid.

[対処]

exauth.properties ファイルの設定が不正のため、認証を中断します。

exauth.properties ファイルの設定内容を見直してください。

### KAPM02427-E (Windows の場合)

An invalid character was specified in the URL for a host name or a port number. (host = aa...aa, port = bb...bb)

[対処]

exauth.properties ファイルに指定したホスト名、またはポート番号に URL で指定できない文字が含まれています。

exauth.properties ファイルの設定内容を見直してください。

aa...aa：ホスト名

bb...bb：ポート番号

### KAPM02429-I (Windows の場合)

A RADIUS packet has been received. (packet information = aa...aa)

[対処]

RADIUS パケットを受信しました。

aa...aa：パケットの情報

### KAPM02430-E (Windows の場合)

Verification of a RADIUS packet has failed. (host = aa...aa, port = bb...bb, protocol = cc...cc, cause = dd...dd)

[対処]

RADIUS パケットの検証に失敗しました。

aa...aa：ホスト

bb...bb：ポート

cc...cc：プロトコル

dd...dd：失敗の原因

### KAPM02431-E (Windows の場合)

The connection to an external authentication server has timed out. (host = aa...aa, port = bb...bb, protocol = cc...cc)

[対処]

外部認証サーバとの接続がタイムアウトしました。

次の対処をしてください。

LDAP の場合：

- 1.exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。
- 2.hcmdsldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。
- 3.StartTLS で通信するときは、SSL の設定を確認してください。
- 4.OCSP が有効な場合、証明書が有効であるか確認してください。
- 5.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

RADIUS の場合：

- 1.exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。
- 2.hcmdsradiussecret コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。
- 3.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa: ホスト名

bb...bb: ポート番号



### KAPM02432-E (Windows の場合)

SSL-encrypted communication with the external authentication server has failed. (host = aa...aa, port = bb...bb, protocol = cc...cc)

[対処]

外部認証サーバとの SSL 暗号化通信に失敗しました。

次の対処をしてください。

LDAP の場合：

- 1.exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。
- 2.hcmdsldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。
- 3.StartTLS で通信するときは、SSL の設定を確認してください。
- 4.OCSP が有効な場合、証明書が有効であるか確認してください。
- 5.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

RADIUS の場合：

- 1.exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。
- 2.hcmdsradiussecret コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。
- 3.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa: ホスト名

bb...bb: ポート番号

cc...cc: プロトコル

### KAPM02434-W (Windows の場合)

The lock processing was interrupted.

[対処]

ロック処理が中断されました。

User Management 権限を持つユーザーを少なくとも 1 人はいるように選択してください。

### KAPM02435-W (Windows の場合)

If the selected user accounts are locked, no more users will have the User Management permission.

[対処]

選択されたユーザーをロックした場合、User Management 権限を持つユーザーがいなくなります。User Management 権限を持つユーザーを少なくとも 1 人はいるように選択してください。

### KAPM02436-E (Windows の場合)

Determination of whether lock processing was performed has failed.

[対処]

ロック処理実行判定が失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM02450-I (Windows の場合)

Authentication by an external authentication server was successful. (server type = aa...aa, host = bb...bb)

[対処]

ログインが正常に終了したことを示す監査ログです。

aa...aa: サーバ種別

bb...bb: ホスト名

### KAPM02451-W (Windows の場合)

Authentication by an external authentication server has failed. (server type = aa...aa, host = bb...bb)

[対処]

ログインに失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa: サーバ種別

bb...bb: ホスト名

### KAPM02452-I (Windows の場合)

A user's authentication method has been successfully changed. (authentication method = aa...aa, user ID = bb...bb)

[対処]

認証方式の変更が正常に終了したことを示す監査ログです。

aa...aa: 認証方式

bb...bb: ユーザー ID

### KAPM02453-E (Windows の場合)

An attempt to change a user's authentication method has failed. (authentication method = aa...aa, user ID = bb...bb)

[対処]

認証方式の変更に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa: 認証方式

bb...bb: ユーザー ID

### KAPM02454-E (Windows の場合)

Acquisition of SRV records failed. (domain name = aa...aa, protocol = bb...bb)

[対処]

SRV レコードの取得に失敗しました。

DNS サーバに SRV レコードが定義されているか確認してください。

aa...aa: ドメイン名

bb...bb: プロトコル

### KAPM02455-E (Windows の場合)

A domain has been removed from the domain list because the acquisition of SRV records failed. (domain name = aa...aa)

[対処]

SRV レコードの取得に失敗したため、ドメイン一覧から除外しました。

DNS サーバに SRV レコードが定義されているか確認してください。

aa...aa: ドメイン名

### KAPM02456-E (Windows の場合)

A function cannot be used because group mapping is disabled. (function name = aa...aa)

[対処]

外部認証グループ連携が無効のため、その機能は使用することができません。

外部認証サーバ連携用の exauth.properties ファイルの設定内容を見直してください。

aa...aa: 機能名

### KAPM02457-E (Windows の場合)

Acquisition of the password file failed.

[対処]

パスワードファイルの取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM02458-E (Windows の場合)

A setting in the configuration file for the external authentication server (exauth.properties) is invalid.

[対処]

外部認証サーバ連携用の exauth.properties ファイルの内容が不正です。

外部認証サーバ連携用の exauth.properties ファイルの設定内容を見直してください。

#### KAPM02459-E (Windows の場合)

The domain cannot be linked to. (domain name = aa...aa)

[対処]

連携することができないドメインです。

連携できるドメインを使用してください。

aa...aa：ドメイン名称

#### KAPM02460-E (Windows の場合)

The specified instance is invalid.

[対処]

指定したインスタンスが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM02461-E (Windows の場合)

No device type has been specified.

[対処]

装置種別が指定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM02462-E (Windows の場合)

The specified device type is too long. (device type = aa...aa)

[対処]

装置種別に指定した文字列が長過ぎます。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：装置種別

### KAPM02463-E (Windows の場合)

The specified device type includes non-alphanumeric characters. (device type = aa...aa)

[対処]

装置種別に指定した文字列に英数字以外の文字が含まれています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：装置種別

### KAPM02464-E (Windows の場合)

No device number has been specified.

[対処]

装置製番が指定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02465-E (Windows の場合)

The specified device number is too long. (device number = aa...aa)

[対処]

装置製番に指定した文字列が長過ぎます。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：装置製番

### KAPM02466-E (Windows の場合)

The specified device number includes non-alphanumeric characters. (device number = aa...aa)

[対処]

装置製番に指定した文字列に英数字以外の文字が含まれています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：装置製番

### KAPM02467-E (Windows の場合)

The specified description is too long. (description = aa...aa)

[対処]

説明に指定した文字列が制限値を超えています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：説明

### KAPM02468-E (Windows の場合)

The specified ID is too long. (ID = aa...aa)

[対処]

ID に指定した文字列が長過ぎます。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ID

### KAPM02469-E (Windows の場合)

The specified display name is too long. (display name = aa...aa)

[対処]

表示名に指定した文字列が長過ぎます。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：表示名

### KAPM02470-E (Windows の場合)

No application has been specified.

[対処]

アプリケーションが指定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02471-E (Windows の場合)

No authorization information is specified for the user group.

[対処]

認可情報にユーザーグループが指定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM02472-E (Windows の場合)

A resource group has been specified for the authorization information.

[対処]

認可情報にリソースグループが指定されています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM02473-E (Windows の場合)

A role has been specified for the authorization information.

[対処]

認可情報にロールが指定されています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM02474-E (Windows の場合)

No display name has been specified.

[対処]

表示名が指定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM02475-E (Windows の場合)

The specified resource group was not found. (resource group ID = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

指定したリソースグループが見つかりませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：リソースグループ ID

bb...bb：装置種別

cc...cc：装置製番

### KAPM02476-E (Windows の場合)

The specified user group was not found. (user group ID = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

指定したユーザーグループが見つかりませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ユーザーグループ I D

bb...bb：装置種別

cc...cc：装置製番

### KAPM02477-E (Windows の場合)

A user group with the same ID is already registered. (user group ID = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

同じ ID のユーザーグループが登録されています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ユーザーグループ I D

bb...bb：装置種別

cc...cc：装置製番

### KAPM02478-E (Windows の場合)

No ID has been specified.

[対処]

ID が指定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02479-E (Windows の場合)

An empty string has been specified for the ID.

[対処]

I Dに指定された文字列が空文字です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。



### KAPM02480-W (Windows の場合)

The specified application is not registered. (application type = aa...aa)

[対処]

指定したアプリケーションは登録されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：アプリケーション種別

### KAPM02481-E (Windows の場合)

An application not compatible with the function was specified. (application type = aa...aa, function name = bb...bb)

[対処]

機能に対応していないアプリケーションが指定されました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：アプリケーション種別

bb...bb：機能名

### KAPM02482-E (Windows の場合)

The method cannot be used. (class name = aa...aa, method name = bb...bb)

[対処]

使用できないメソッドです。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：クラス名

bb...bb：メソッド名

### KAPM02483-W (Windows の場合)

Invalid authentication information has been registered. (application type = aa...aa)

[対処]

不正な認証情報が登録されています。

hcmsintg コマンドを使用して、不正な認証データを削除してください。

aa...aa：アプリケーション種別

### KAPM02484-E (Windows の場合)

The specified user account is not registered. (user ID = aa...aa)

[対処]

指定したユーザーアカウントは登録されていません。  
ユーザーアカウントが登録されているか確認してください。  
aa...aa：ユーザー ID

### KAPM02485-E (Windows の場合)

The specified role was not found. (role ID = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

指定したロールが見つかりませんでした。  
原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。  
aa...aa：ロール ID  
bb...bb：装置種別  
cc...cc：装置製番

### KAPM02486-E (Windows の場合)

A role with the same ID has already been registered. (role ID = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

同じ ID のロールが登録されています。  
原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。  
aa...aa：ロール ID  
bb...bb：装置種別  
cc...cc：装置製番

### KAPM02487-E (Windows の場合)

The same role name has already been registered. (role name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

同じロール名が登録されています。  
原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。  
aa...aa：ロール名  
bb...bb：装置種別

### KAPM02488-E (Windows の場合)

The specified permission was not found. (permission = aa...aa, application type = bb...bb)

[対処]

指定したパーミッションが見つかりませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：パーミッション名

bb...bb：アプリケーション種別

### KAPM02489-E (Windows の場合)

Encoding failed. (character string = aa...aa)

[対処]

エンコードに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：文字列

### KAPM02490-E (Windows の場合)

An attempt to read the BuiltInUserGroup.properties file failed.

[対処]

BuiltInUserGroup.properties ファイルの読み込みに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02491-E (Windows の場合)

A user group with the same name is already registered. (user group name = aa...aa)

[対処]

同じ名前のユーザーグループが登録されています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ユーザーグループ名

### KAPM02492-E (Windows の場合)

The specified user group was not found. (user group name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

指定したユーザーグループが見つかりませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ユーザーグループ名

bb...bb：装置種別

cc...cc：装置製番

### KAPM02493-E (Windows の場合)

Multiple resource groups contain the same data. (class = aa...aa, data = bb...bb)

[対処]

マルチリソースグループのデータが重複しています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：クラス

bb...bb：データ

### KAPM02494-E (Windows の場合)

The specified resource group was not found. (resource group name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

指定したリソースグループが見つかりませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：リソースグループ名

bb...bb：装置種別

cc...cc：装置製番

### KAPM02502-E (Windows の場合)

次の条件を満たすパスワードを入力してください。

大文字が aa...aa 文字以上であること。

小文字が bb...bb 文字以上であること。

数字が cc...cc 文字以上であること。

記号が dd...dd 文字以上であること。

ユーザー ID と異なる値であること。

[対処]

次の条件を満たすパスワードを入力してください。

大文字が aa...aa 文字以上であること。

小文字が bb...bb 文字以上であること。

数字が cc...cc 文字以上であること。

記号が dd...dd 文字以上であること。

ユーザー ID と異なる値であること。

エラーメッセージに従って適切な値を入力してください。

aa...aa：最小文字数

bb...bb：最小文字数

cc...cc：最小文字数

dd...dd：最小文字数

### KAPM02503-E (Windows の場合)

大文字が aa...aa 文字以上であること。

[対処]

大文字が aa...aa 文字以上である必要があります。

エラーメッセージに従って適切な値を入力してください。

aa...aa：最小文字数

### KAPM02504-E (Windows の場合)

小文字が aa...aa 文字以上であること。

[対処]

小文字が aa...aa 文字以上である必要があります。

エラーメッセージに従って適切な値を入力してください。

aa...aa：最小文字数

### KAPM02505-E (Windows の場合)

数字が aa...aa 文字以上であること。

[対処]

数字が aa...aa 文字以上である必要があります。

エラーメッセージに従って適切な値を入力してください。

aa...aa：最小文字数

### KAPM02506-E (Windows の場合)

記号が aa...aa 文字以上であること。

[対処]

記号が aa...aa 文字以上である必要があります。

エラーメッセージに従って適切な値を入力してください。

aa...aa：最小文字数

### KAPM02507-E (Windows の場合)

ユーザー ID と異なる値であること。

[対処]

ユーザー ID と異なる値である必要があります。

エラーメッセージに従って適切な値を入力してください。

### KAPM02508-E (Windows の場合)

aa...aa 文字で入力してください。

[対処]

aa...aa 文字で入力してください。

エラーメッセージに従って適切な値を入力してください。

aa...aa：最大文字数

### KAPM02509-E (Windows の場合)

ユーザー ID には次の文字を使用してください。 A~Z a~z 0~9 # + - . @ \_

[対処]

ユーザー ID には次の文字を使用してください。 A~Z a~z 0~9 # + - . @ \_

エラーメッセージに従って適切な値を入力してください。

### KAPM02510-I (Windows の場合)

Authentication by using a KDC was successful. (Kerberos principal = aa...aa, KDC = bb...bb)

[対処]

KDC での認証に成功しました。

aa...aa：Kerberos プリンシパル名

bb...bb：KDC のリスト

### KAPM02511-E (Windows の場合)

Communication with KDC failed. (KDC = aa...aa)

[対処]

KDC との通信に失敗しました。

指定した KDC が誤っていないか確認してください。

aa...aa : KDC のリスト

### KAPM02512-E (Windows の場合)

Resolution of the KDC host name failed. (KDC = aa...aa)

[対処]

KDC のホスト名の名前解決に失敗しました。

指定した KDC が誤っていないか確認してください。

KDC に設定されているホスト名が DNS サーバに登録されているか確認してください。

aa...aa : KDC のリスト

### KAPM02513-W (Windows の場合)

Authentication by using a KDC failed. (Kerberos principal = aa...aa, KDC = bb...bb)

[対処]

Kerberos 認証時に KDC での認証に失敗しました。

aa...aa : Kerberos プリンシパル名

bb...bb : KDC のリスト

### KAPM02514-I (Windows の場合)

The krb5.conf file, used for internal processing, was successfully deleted. (file name = aa...aa)

[対処]

内部処理用の krb5.conf ファイルの削除に成功しました。

aa...aa : ファイル名

### KAPM02515-W (Windows の場合)

Deletion of the krb5.conf file, used for internal processing, failed. (file name = aa...aa)

[対処]

内部処理用の krb5.conf ファイルの削除に失敗しました。

aa...aa : ファイル名

### KAPM02516-I (Windows の場合)

The krb5.conf file, used for internal processing, was successfully created. (file name = aa...aa)

[対処]

内部処理用の krb5.conf ファイルを作成しました。

aa...aa：ファイル名

### KAPM02517-E (Windows の場合)

Creation of the krb5.conf file, used for internal processing, failed. (file name = aa...aa)

[対処]

内部処理用の krb5.conf ファイルの作成に失敗しました。

指定したパスに対してファイルの作成権限があるかどうか確認してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM02518-I (Windows の場合)

A request to acquire SRV records was sent. (record key = aa...aa)

[対処]

SRV レコードの要求メッセージを送信しました。

aa...aa：SRV レコードのキー

### KAPM02519-E (Windows の場合)

Communication with the DNS server failed.

[対処]

DNS サーバとの通信に失敗しました。

OS に設定されている DNS サーバの設定内容が正しいか、または DNS サーバとのネットワークの状態が正常か確認してください。

### KAPM02520-E (Windows の場合)

The Kerberos authentication settings are invalid.

[対処]

Kerberos 認証の設定が不正です。

exauth.properties ファイルの Kerberos 認証に関する定義または検索用ユーザーの設定を見直してください。

### KAPM02521-E (Windows の場合)

The Kerberos realm or KDC definition is invalid. (realm name = aa...aa)

[対処]

Kerberos レalm または KDC の定義が不正です。

ex.auth.properties ファイルのレalm または KDC の定義を見直してください。



aa...aa : レルム名

### KAPM02522-W (Windows の場合)

The SRV records are undefined. (record key = aa...aa)

[対処]

SRV レコードが定義されていません。

aa...aa : SRV レコードのキー

### KAPM02523-I (Windows の場合)

Acquisition of the SRV records was successful. (SRV record = aa...aa)

[対処]

SRV レコードの取得に成功しました。

aa...aa : SRV レコード

### KAPM02524-E (Windows の場合)

Acquisition of the SRV records failed. (record key = aa...aa)

[対処]

SRV レコードの取得に失敗しました。

DNS サーバに SRV レコードが定義されているか確認してください。

aa...aa : SRV レコードのキー

### KAPM02525-E (Windows の場合)

An error occurred on the DNS server.

[対処]

DNS サーバでエラーが発生しました。

DNS サーバの稼働状態を確認してください。

### KAPM02526-I (Windows の場合)

Processing to identify the user account will now start. (user ID = aa...aa, server type = bb...bb)

[対処]

ユーザーアカウントを特定する処理を開始します。

aa...aa : ユーザー ID

bb...bb : 認証サーバのタイプ

### KAPM02527-I (Windows の場合)

The user account was found. (user ID = aa...aa, internal = bb...bb)

[対処]

ユーザーアカウントが見つかりました。

aa...aa：ユーザー ID

bb...bb：外部認証サーバを使用するかどうかを示すブール値

### KAPM02528-I (Windows の場合)

The user account was not found. (user ID = aa...aa)

[対処]

ユーザーアカウントが見つかりませんでした。

aa...aa：ユーザー ID

### KAPM02529-I (Windows の場合)

The user account was identified. (user ID = aa...aa, external = bb...bb, Kerberos user = cc...cc, Kerberos realm = dd...dd)

[対処]

ユーザーアカウントを特定しました。

aa...aa：ユーザー ID

bb...bb：外部認証サーバを使用するかどうかを示すブール値

cc...cc：Kerberos ユーザー名

dd...dd：Kerberos レルム名

### KAPM02551-E (Windows の場合)

The following characters can be used for the value: aa...aa

[対処]

ユーザー ID には次の文字を使用してください。

エラーメッセージに従って適切な値を入力してください。

aa...aa：値

### KAPM02552-W (Windows の場合)

An invalid permission is registered. (application type = aa...aa)

[対処]

不正な権限が登録されています。

hcmsintg コマンドを使用して、不正な認証データを削除してください。

### KAPM02603-E (Windows の場合)

The resource group already exists. (resource group name = aa...aa)

[対処]

aa...aa というリソースグループは、すでにあります。

リソースグループ名称を確認し、ほかのリソースグループと名称が重ならないように変更してください。

aa...aa: リソースグループ名

### KAPM02604-E (Windows の場合)

An HcmdsInvalidOperationException occurred.

[対処]

ユーザー追加操作の設定が間違っています。

ユーザー追加の操作で設定が間違っていないかどうか確認してください。

### KAPM02605-E (Windows の場合)

An HcmdsAuthorizationException occurred.

[対処]

ユーザーを追加できる権限がありません。

ユーザーを追加できる権限のあるアカウントで実行してください。

### KAPM02606-E (Windows の場合)

An HcmdsUserManagementException occurred.

[対処]

ユーザー追加操作で問題が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM02607-E (Windows の場合)

追加できるユーザーかどうかを確認してください。

[対処]

追加できるユーザーかどうかを確認してください。

追加できるユーザーかどうかを確認してください。

### KAPM02615-E (Windows の場合)

An HSSOException occurred.

[対処]

HSSOException が発生しました。

リポジトリが正常に起動しているか確認してください。確認できない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM02616-E (Windows の場合)

An IOException occurred.

[対処]

IOException が発生しました。

ファイルの入出力が正しいか確認してください。確認できない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM02617-E (Windows の場合)

A CIMException occurred.

[対処]

CIMException が発生しました。

リポジトリへのアクセス方法が正しいか確認してください。確認できない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM02618-E (Windows の場合)

A CIMUnavailableDatabaseException occurred.

[対処]

CIMUnavailableDatabaseException が発生しました。

リポジトリへの接続が正しいか確認してください。確認できない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM02620-E (Windows の場合)

The resource group was not found.

[対処]

リソースグループが見つかりません。

### KAPM02625-E (Windows の場合)

The specified software definition aa...aa was not found.

[対処]

指定したソフトウェア定義 aa...aa が見つかりません。

aa...aa: アプリケーション名

### KAPM02630-I (Windows の場合)

A resource group has been created. (login ID = aa...aa, resource group name = bb...bb, module name = cc...cc)

[対処]

リソースグループが作成されました。(ログイン ID = aa...aa, リソースグループ名 = bb...bb, モジュール名 = cc...cc)

aa...aa: ログイン ID

bb...bb: リソースグループ名

cc...cc: モジュール名

### KAPM02631-I (Windows の場合)

A resource group has been deleted. (login ID = aa...aa, resource group ID = bb...bb, module name = cc...cc)

[対処]

リソースグループが削除されました。(ログイン ID = aa...aa, リソースグループ ID = bb...bb, モジュール名 = cc...cc)

aa...aa: ログイン ID

bb...bb: リソースグループ ID

cc...cc: モジュール名

### KAPM02632-I (Windows の場合)

A resource has been added. (login ID = aa...aa, resource group ID = bb...bb, module name = cc...cc)

[対処]

リソースが追加されました。(ログイン ID = aa...aa, リソースグループ ID = bb...bb, モジュール名 = cc...cc)

aa...aa: ログイン ID

bb...bb: リソースグループ ID

cc...cc: モジュール名

### KAPM02633-I (Windows の場合)

A resource has been removed. (login ID = aa...aa, resource group ID = bb...bb, module name = cc...cc)

[対処]

リソースが解除されました。(ログイン ID = aa...aa, リソースグループ ID = bb...bb, モジュール名 = cc...cc)

aa...aa: ログイン ID

bb...bb: リソースグループ ID

cc...cc: モジュール名

### KAPM02634-I (Windows の場合)

A resource group property has been edited. (login ID = aa...aa, resource group ID = bb...bb, module name = cc...cc)

[対処]

リソースグループプロパティが編集されました。(ログイン ID = aa...aa, リソースグループ ID = bb...bb, モジュール名 = cc...cc)

aa...aa: ログイン ID

bb...bb: リソースグループ ID

cc...cc: モジュール名

### KAPM02635-E (Windows の場合)

Creation of a resource group has failed. (login ID = aa...aa, resource group name = bb...bb, module name = cc...cc)

[対処]

リソースグループの作成に失敗しました。(ログイン ID = aa...aa, リソースグループ ID = bb...bb, モジュール名 = cc...cc)

aa...aa: ログイン ID

bb...bb: リソースグループ名

cc...cc: モジュール名

### KAPM02636-E (Windows の場合)

Deletion of a resource group has failed. (login ID = aa...aa, resource group ID = bb...bb, module name = cc...cc)

[対処]

リソースグループの削除に失敗しました。(ログイン ID = aa...aa, リソースグループ ID = bb...bb, モジュール名 = cc...cc)

aa...aa: ログイン ID

bb...bb: リソースグループ ID

cc...cc: モジュール名

### KAPM02637-E (Windows の場合)

Addition of a resource has failed. (login ID = aa...aa, resource group ID = bb...bb, module name = cc...cc)

[対処]

リソースの追加に失敗しました。(ログイン ID = aa...aa, リソースグループ ID = bb...bb, モジュール名 = cc...cc)

aa...aa: ログイン ID

bb...bb: リソースグループ ID

cc...cc: モジュール名

### KAPM02638-E (Windows の場合)

Removal of a resource has failed. (login ID = aa...aa, resource group ID = bb...bb, module name = cc...cc)

[対処]

リソースの解除に失敗しました。(ログイン ID = aa...aa, リソースグループ ID = bb...bb, モジュール名 = cc...cc)

aa...aa: ログイン ID

bb...bb: リソースグループ ID

cc...cc: モジュール名

### KAPM02639-E (Windows の場合)

An attempt to edit a resource group property has failed. (login ID = aa...aa, resource group ID = bb...bb, module name = cc...cc)

[対処]

リソースグループプロパティの編集に失敗しました。(ログイン ID = aa...aa, リソースグループ ID = bb...bb, モジュール名 = cc...cc)

aa...aa: ログイン ID

bb...bb: リソースグループ ID

cc...cc: モジュール名

### KAPM02650-I (Windows の場合)

A parameter has been sent. (HSSO token = aa...aa, application name = bb...bb)

[対処]

パラメーターが送付されました。(HSSO トークン = aa...aa, アプリケーション名 = bb...bb)

aa...aa: HSSO トークン

bb...bb: アプリケーション名

### KAPM02651-I (Windows の場合)

The software definition aa...aa does not exist.

[対処]

リポジトリ内に指定されたソフトウェア定義 aa...aa.がありません。

aa...aa: アプリケーション名

### KAPM02652-I (Windows の場合)

aa...aa is not associated with a resource bundle.

[対処]

aa...aa はリソースバンドルと関連を持っていません。

aa...aa: アプリケーション名

### KAPM02654-E (Windows の場合)

A ResourceTabHandleException occurred.

[対処]

ResourceTabHandleException が発生しました。

ソフトウェア定義、またはリソースバンドルを正しく登録しているか見直してください。

### KAPM02656-I (Windows の場合)

A parameter has been sent. (HSSO token = aa...aa, application name = bb...bb, resource group ID = cc...cc, resource group name = dd...dd)

[対処]

パラメーターが送付されました。(HSSO トークン = aa...aa, アプリケーション名 = bb...bb, リソースグループ ID = cc...cc, リソースグループ名 = dd...dd)

aa...aa: HSSO トークン

bb...bb: アプリケーション名

cc...cc: リソースグループ ID

dd...dd: リソースグループ名

### KAPM02659-I (Windows の場合)

No users that can be added exist.

[対処]

追加できるユーザーがいません。



### KAPM02660-I (Windows の場合)

A user has been added successfully. (resource group name = aa...aa, user name = bb...bb)

[対処]

ユーザーの追加に成功しました。(リソースグループ名 = aa...aa, ユーザー名 = bb...bb)

aa...aa: リソースグループ名

bb...bb: ユーザー名

### KAPM02661-I (Windows の場合)

A user has been removed successfully. (resource group name = aa...aa, user name = bb...bb)

[対処]

ユーザー解除に成功しました。(リソースグループ名 = aa...aa, ユーザー名 = bb...bb)

aa...aa: リソースグループ名

bb...bb: ユーザー名

### KAPM02670-I (Windows の場合)

A resource group has been created.

[対処]

リソースグループが作成されました。

### KAPM02671-I (Windows の場合)

A resource group has been deleted.

[対処]

リソースグループが削除されました。

### KAPM02672-I (Windows の場合)

A resource has been added.

[対処]

リソースが追加されました。

### KAPM02674-I (Windows の場合)

A resource group property has been edited.

[対処]

リソースグループプロパティが編集されました。

### KAPM02675-E (Windows の場合)

Creation of a resource group has failed.

[対処]

リソースグループの作成に失敗しました。

### KAPM02676-E (Windows の場合)

Deletion of a resource group has failed.

[対処]

リソースグループの削除に失敗しました。

### KAPM02677-E (Windows の場合)

Addition of a resource has failed.

[対処]

リソースの追加に失敗しました。

### KAPM02679-E (Windows の場合)

An attempt to edit a resource group property has failed.

[対処]

リソースグループプロパティの編集に失敗しました。

### KAPM02704-W (Windows の場合)

An invalid RUAccessPoint object was created. Addition to the launch list is not performed.  
Name=aa...aa, URL=bb...bb, TokenVersion=cc...cc, IconUrl=dd...dd, IconMsg=ee...ee

[対処]

不正な RUAccessPoint オブジェクトが作成されました。ラUNCHリストへは追加しません。

aa...aa : 表示名

bb...bb : ラUNCH URL

cc...cc : トークンバージョン

dd...dd : アイコン URL

ee...ee : アイコンメッセージ

### KAPM02705-E (Windows の場合)

CIMException occurred. The processing that acquires RUAccessPoint will now be interrupted.

[対処]

CIMException が発生しました。RUAccessPoint の取得が中断されます。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02706-E (Windows の場合)

The URL format is failed. URL=aa...aa

[対処]

URL の形式が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : URL

### KAPM02801-I (Windows の場合)

[SQL]: aa...aa

[対処]

実行した SQL ステートメントです。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

aa...aa : 実行した SQL ステートメント

### KAPM02802-E (Windows の場合)

A HcmdsExecException occurred. Message=aa...aa, Reason=bb...bb

[対処]

HcmdsExecException が発生しました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

aa...aa : 例外のメッセージ

bb...bb : 例外の詳細メッセージ

### KAPM02803-E (Windows の場合)

Option is invalid.

[対処]

コマンドのオプションが不正です。

オプションを確認してください。

### KAPM02804-E (Windows の場合)

A Exception occurred. Message=aa...aa

[対処]

例外が発生しました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

aa...aa：例外の詳細メッセージ

### KAPM02805-E (Windows の場合)

[Stack Trace]:aa...aa

[対処]

スタックトレースを出力します。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

aa...aa：例外のスタックトレース

### KAPM02806-E (Windows の場合)

A FileNotFoundException occurred.

[対処]

FileNotFoundException が発生しました。

指定のフォルダにファイルが存在することを確認してください。

### KAPM02807-E (Windows の場合)

A IOException occurred.

[対処]

IOException が発生しました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02809-E (Windows の場合)

A SQLException occurred. Message=aa...aa

[対処]

SQLException が発生しました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

aa...aa：例外の詳細メッセージ

### KAPM02810-E (Windows の場合)

An EXECUPDATE statement failed. Execution SQL statement = aa...aa

[対処]

EXECUPDATE ステートメントが失敗しました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

aa...aa：実行した SQL ステートメント

### KAPM02811-E (Windows の場合)

A ClassNotFoundException occurred.

[対処]

ClassNotFoundException が発生しました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02812-E (Windows の場合)

A SQL statement failed. Message=aa...aa, Reason=bb...bb

[対処]

SQL ステートメントが失敗しました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

aa...aa：エラーメッセージ

bb...bb：理由

### KAPM02813-E (Windows の場合)

An EXECQUERY statement failed. Execution SQL statement = aa...aa

[対処]

EXECQUERY ステートメントが失敗しました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

aa...aa：実行した SQL ステートメント

### KAPM02814-E (Windows の場合)

A SQLException occurred.

[対処]

SQLException が発生しました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02815-E (Windows の場合)

File is not found. file-name = aa...aa

[対処]

ファイルが見つかりません。

指定のフォルダにファイルが存在することを確認してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM02816-I (Windows の場合)

Record No.: aa...aa

[対処]

レコード番号を表示します。

aa...aa：レコード番号

### KAPM02817-I (Windows の場合)

Column count: aa...aa

[対処]

カラムの数を表示します。

aa...aa：カラムの数

### KAPM02818-I (Windows の場合)

aa...aa: bb...bb

[対処]

カラム名と値の組を表示します。

aa...aa：カラム名

bb...bb：値

### KAPM02891-E (Windows の場合)

DB is not found.

[対処]

データベースが見つかりません。

次に示すファイルの DATABASE.path の値を確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>%conf%user.conf

Solaris 版または Linux 版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

### KAPM02892-E (Windows の場合)

User name or password is invalid.

[対処]

ユーザー名とパスワードが不正です。

次に示すファイルの DATABASE.user または DATABASE.password の値を確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>%conf%user.conf

Solaris 版または Linux 版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

### KAPM02893-E (Windows の場合)

The host name is invalid.

[対処]

ホスト名が不正です。

次に示すファイルの DATABASE.hostname の値を確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>%conf%user.conf

Solaris 版または Linux 版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

### KAPM02894-E (Windows の場合)

No suitable driver exists.

[対処]

適当なドライバではありません。

次に示すファイルの DATABASE.type の値を確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>%conf%user.conf

Solaris 版または Linux 版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

### KAPM02895-E (Windows の場合)

A connection to InterClient could not be established.

[対処]

InterClient への接続が確立できません。

InterClient が起動しているかを確認してください。

### KAPM02896-E (Windows の場合)

A connection to InterBase could not be established.

[対処]

InterBase への接続が確立できません。

InterBase のサービスが起動しているかを確認してください。

### KAPM02899-E (Windows の場合)

Fatal error.

[対処]

処理を続行できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM02901-I (Windows の場合)

[Trace]: aa...aa

[対処]

トレースメッセージです。

次に示すメッセージが出力されます。

- Read legacy record.
- Order of hcndsID change from x to 0.
- Change legacy record.
- Update CIMClient From 01-00 to 01-01
- Already update.
- Update DB Version.
- Create TNB\_Classes.
- Create TNB\_ClassAttribute.
- Drop TNB\_SERVICEACCESSBYSAP.
- Drop TNB\_SOFTWAREFEATURESERVICEIMPL.
- Drop CIMClasses.
- Succeed in update DataBase.

aa...aa : トレースメッセージ

### KAPM02902-E (Windows の場合)

A ClassNotFoundException occurred.

[対処]

Java の Class が見つかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02903-E (Windows の場合)

A HcmdsUpdateException occurred. Message = aa...aa, Reason = bb...bb

[対処]

HcmdsUpdateException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : 例外の詳細メッセージ

bb...bb : 例外発生理由



### KAPM02904-E (Windows の場合)

An option is invalid.

[対処]

コマンドのオプションが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02905-E (Windows の場合)

An exception occurred. Message = aa...aa

[対処]

例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：例外の詳細メッセージ

### KAPM02906-E (Windows の場合)

[Stack Trace]: aa...aa

[対処]

スタックトレースです。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：例外のスタックトレース

### KAPM02907-E (Windows の場合)

A SQLException occurred. Message = aa...aa

[対処]

SQLException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：例外の詳細メッセージ

### KAPM02910-E (Windows の場合)

A SELECT statement failed. Table name = aa...aa

[対処]

SELECT ステートメントに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：操作テーブル名

### KAPM02911-E (Windows の場合)

An ALTER statement failed. Table name = aa...aa

[対処]

ALTER ステートメントに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：操作テーブル名

### KAPM02912-E (Windows の場合)

A DROP statement failed. Table name = aa...aa

[対処]

DROP ステートメントに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：操作テーブル名

### KAPM02913-E (Windows の場合)

An UPDATE statement failed. Table name = aa...aa

[対処]

UPDATE ステートメントに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：操作テーブル名

### KAPM02914-E (Windows の場合)

An EXECUPDATE statement failed. Execution SQL statement = aa...aa

[対処]

EXECUPDATE ステートメントに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：実行した SQL ステートメント

### KAPM02980-I (Windows の場合)

Update CIMClient from 01-00 to 01-01.

[対処]

データベースの更新を開始します。

### KAPM02981-I (Windows の場合)

The database has already been updated.

[対処]

すでにデータベースが更新されています。

### KAPM02982-I (Windows の場合)

The database was successfully updated.

[対処]

データベースの更新に成功しました。

### KAPM02991-E (Windows の場合)

DB is not found.

[対処]

データベースが見つかりません。

次に示すファイルの DATABASE.path が正しく設定されているか確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>%conf%user.conf

Solaris 版または Linux 版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

### KAPM02992-E (Windows の場合)

User name or password is invalid.

[対処]

データベースにアクセスするユーザー名、またはパスワードが不正です。

次に示すファイルの DATABASE.user および DATABASE.password が正しく設定されているか確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>%conf%user.conf

Solaris 版または Linux 版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

### KAPM02993-E (Windows の場合)

The host name is invalid.

[対処]

アクセスするデータベースのホスト名が不正です。

次に示すファイルの DATABASE.hostname が正しく設定されているか確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>\¥conf¥user.conf

Solaris 版または Linux 版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

### KAPM02994-E (Windows の場合)

No suitable driver exists.

[対処]

データベースにアクセスするドライバ名が不正です。

次に示すファイルの DATABASE.type が正しく設定されているか確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>\¥conf¥user.conf

Solaris 版または Linux 版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

### KAPM02995-E (Windows の場合)

A connection to InterClient could not be established.

[対処]

InterClient との通信でエラーが発生しました。

InterClient が起動しているかを確認してください。

### KAPM02996-E (Windows の場合)

A connection to InterBase could not be established.

[対処]

InterBase と通信ができませんでした。

InterBase のサービスが起動しているかを確認してください。

### KAPM02999-E (Windows の場合)

Fatal error.

[対処]

例外エラーが発生しました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM03001-E (Windows の場合)

Illegal parameters have been specified to create HSSO Context.

[対処]

HSSO コンテキスト生成時のパラメーターに誤りがあります。

正しいユーザー ID, パスワードを指定してください。

#### KAPM03004-E (Windows の場合)

HSSO サーバでエラーが発生しました。

[対処]

HSSO サーバでエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM03005-E (Windows の場合)

CIM クライアント生成時にエラーが発生しました。

[対処]

CIM クライアント生成時にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM03006-E (Windows の場合)

An unexpected error occurred.

[対処]

予期しないエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM03007-E (Windows の場合)

ブラウザがフレームに対応していません。

[対処]

ブラウザがフレームに対応していません。

ブラウザは Internet Explorer 5.5 以降または Netscape 6 以降を使用してください。

#### KAPM03026-E (Windows の場合)

A CIMException was generated during Console screen display processing.

[対処]

コンソール画面の表示処理中に CIMException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03050-E (Windows の場合)

JP1/IM-View から送信されてくるパラメタが不正です。

[対処]

JP1/IM-View から送信されてくるパラメーターが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM03051-E (Windows の場合)

The Launchurl is invalid.

[対処]

Launchurl が正しくありません。

### KAPM03052-E (Windows の場合)

The JP1user ID is invalid.

[対処]

JP1 ユーザー ID が正しくありません。

### KAPM03053-E (Windows の場合)

The JP1token is invalid.

[対処]

JP1 トークンが正しくありません。

### KAPM03054-E (Windows の場合)

An acquisition failure occurred in RequestDispatcher.

[対処]

リクエストディスパッチャーが取得できませんでした。

### KAPM03055-E (Windows の場合)

JavaScript が有効になっていません。

[対処]

JavaScript が有効になっていません。

JavaScript を使用できるブラウザを使用してください。また、スクリプトを拒否する設定になっている場合は、JavaScript が使用できるよう、ブラウザの設定を変更してください。

### KAPM03080-E (Windows の場合)

HSSOIllegalArgumentException: Illegal parameters have been specified to create HSSO Context.

[対処]

不正なパラメーターのため HSSO コンテキストを作成できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03081-E (Windows の場合)

HSSONotRegisteredException: The application is not registered.

[対処]

指定されたアプリケーション名が存在しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03082-E (Windows の場合)

HSSOAuthenticationException: Authentication failed.

[対処]

認証に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03083-E (Windows の場合)

HSSOServerErrorException: An error occurred in HSSO Server.

[対処]

HSSO サーバでエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03084-E (Windows の場合)

IOException: HSSO SERVER Connection Error.

[対処]

HSSO サーバへの接続でエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03085-E (Windows の場合)

HSSOIllegalArgumentException: "createToken()" was used before authentication.

[対処]

認証成功前に"createToken()"が使用されました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03086-E (Windows の場合)

HSSOIllegalStateException: An unsupported version is specified.

[対処]

サポートしていないバージョンが指定されました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03087-E (Windows の場合)

An error occurred while accessing the DBMS.

[対処]

DBMS へのアクセス中にエラーが発生しました。

DBMS, HBase Storage Mgmt Web Service, および HBase Storage Mgmt Common Service が起動していることを確認してください。起動している場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03105-E (Windows の場合)

A CIMException was generated during menu bar display processing.

[対処]

メニューバーの表示処理中に CIMException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03106-E (Windows の場合)

A CIMException was generated during subwindow display processing.

[対処]

サブウィンドウの表示処理中に CIMException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。



### KAPM03107-E (Windows の場合)

A CIMRepositoryException was generated during menu bar display processing.

[対処]

メニューバーの表示処理中に CIMRepositoryException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03108-E (Windows の場合)

A CIMRepositoryException was generated during subwindow display processing.

[対処]

サブウィンドウの表示処理中に CIMRepositoryException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03109-E (Windows の場合)

A CIMProviderException was generated during menu bar display processing.

[対処]

メニューバーの表示処理中に CIMProviderException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03110-E (Windows の場合)

A CIMProviderException was generated during subwindow display processing.

[対処]

サブウィンドウの表示処理中に CIMProviderException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03111-E (Windows の場合)

An exception was generated during menu bar display processing.

[対処]

メニューバーの表示処理中に予期しないエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03112-E (Windows の場合)

An exception was generated during subwindow display processing.

[対処]

サブウィンドウの表示処理中に予期しないエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03113-E (Windows の場合)

A NoSuchElementException was generated during menu bar display processing.

[対処]

メニューバーの表示処理中に NoSuchElementException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03114-E (Windows の場合)

A NoSuchElementException was generated during subwindow display processing.

[対処]

サブウィンドウの表示処理中に NoSuchElementException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03119-I (Windows の場合)

ログアウトしますか？

[対処]

ログアウトしますか？

### KAPM03120-I (Windows の場合)

アプリケーションを終了しますか？

[対処]

アプリケーションを終了しますか？

### KAPM03122-E (Windows の場合)

The request parameter for a launch is invalid.

[対処]

ラウンチに必要なリクエストパラメーターが不正です。

再度実行してください。表示できない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM03123-E (Windows の場合)

Could not acquire the required parameter. ParmName=aa...aa

[対処]

必須パラメーターが取得できません。

再度実行してください。表示できない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：パラメーター名

#### KAPM03124-E (Windows の場合)

Failed to changing of token version. Token=aa...aa

[対処]

トークンのバージョン変換に失敗しました。

再度実行してください。表示できない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：トークン名

#### KAPM03125-E (Windows の場合)

Failed to getting of service information. Description=aa...aa

[対処]

サービス情報の取得に失敗しました。

再度実行してください。表示できない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：詳細

#### KAPM03304-E (Windows の場合)

パス文字列の取得に失敗しました。

[対処]

パス文字列の取得に失敗しました。

再度ログインしてください。

#### KAPM03354-W (Windows の場合)

A value is not set because an argument is invalid.

[対処]

引数が不正であるため、値はセットされません。

### KAPM03355-W (Windows の場合)

A value is not acquired because an argument is invalid.

[対処]

引数が不正であるため、値は取得されません。

### KAPM03356-W (Windows の場合)

A default is set because an argument is invalid. default = aa...aa

[対処]

引数が不正であるため、デフォルトがセットされます。

aa...aa：デフォルト

### KAPM03357-E (Windows の場合)

A parameter of request is invalid. paramName = aa...aa, value = bb...bb

[対処]

リクエストのパラメーターが不正です。

再度ログインしてください。

aa...aa：パラメーター名

bb...bb：値

### KAPM03358-E (Windows の場合)

The tree element is invalid. treeElement = aa...aa

[対処]

ツリーエレメントが不正に作成されました。

再度ログインしてください。

aa...aa：ツリーエレメント

### KAPM03361-E (Windows の場合)

An attempt to get the root element data has failed.

[対処]

ルート要素の情報取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03362-E (Windows の場合)

An attempt to get the common repository has failed.

[対処]

リポジトリの取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03363-E (Windows の場合)

An attempt to get the common resource has failed.

[対処]

共通リソースの取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03364-E (Windows の場合)

The registered data in the common repository is invalid.

[対処]

リポジトリに登録されているデータが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03366-E (Windows の場合)

An attempt to get the name of default view is invalid. application name = aa...aa

[対処]

デフォルトビュー名の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：アプリケーション名

### KAPM03368-W (Windows の場合)

An invalid association definition exists in the repository. instance = aa...aa

[対処]

不正なアソシエーション定義がリポジトリに存在します。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：インスタンス

### KAPM03370-W (Windows の場合)

A tree element relation (TNB\_AssocNavigationDef) is invalid. name=aa...aa, associationClass=bb...bb, fromName=cc...cc, toClassName=dd...dd, fromRole=ee...ee, toRole=ff...ff

[対処]

不正なツリー要素関連 (TNB\_AssocNavigationDef) が存在します。

aa...aa : 関連名

bb...bb : 関連クラス

cc...cc : 関連元クラス名

dd...dd : 関連先クラス名

ee...ee : 関連元属性

ff...ff : 関連先属性

### KAPM03371-W (Windows の場合)

A tree element relation (TNB\_AllInstanceNavigationDef) is invalid. name=aa...aa, fromName=bb...bb, toClassName=cc...cc

[対処]

不正なツリー要素関連 (TNB\_AllInstanceNavigationDef) が存在します。

aa...aa : 関連名

bb...bb : 関連元クラス名

cc...cc : 関連先クラス名

### KAPM03375-W (Windows の場合)

An attempt to get the tree element data has failed. element = aa...aa

[対処]

ツリー要素の取得に失敗しました。

aa...aa : エレメント

### KAPM03377-W (Windows の場合)

A tree has not been created in the state where the specification object was opened. objectName = aa...aa

[対処]

指定オブジェクトをオープンした状態で、ツリーを作成できませんでした。

aa...aa : オブジェクト名

### KAPM03378-W (Windows の場合)

The specified object does not exist or is not shown in the tree. pathName = aa...aa,  
objectName = bb...bb

[対処]

指定されたオブジェクトは存在しないか、ツリーに表示されていません。

aa...aa：パス名

bb...bb：オブジェクト名

### KAPM03379-E (Windows の場合)

An attempt to create a tree from a request has failed.

[対処]

リクエストからのツリーの作成に失敗しました。

再度ログインしてください。

### KAPM03380-W (Windows の場合)

An active object was not found. By default, the root object will be set.

[対処]

アクティブオブジェクトが見つかりませんでした。デフォルトでルートオブジェクトがセットされます。

### KAPM03381-E (Windows の場合)

内部エラーが発生しました。"再表示"ボタンを押すと初期のオブジェクトツリーを表示します。表示できない場合は再度ログインから始めてください。

[対処]

内部エラーが発生しました。[再表示] ボタンを押すと初期のオブジェクトツリーを表示します。表示できない場合は、再度ログインから始めてください。

[再表示] ボタンを押して初期のオブジェクトツリーを表示してください。表示できない場合は、再度ログインしてください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM03382-E (Windows の場合)

内部エラーが発生しました。"再表示"ボタンを押すと初期のオブジェクトツリーを表示します。表示できない場合は保守情報を取得し、問い合わせ窓口に連絡してください。

[対処]

内部エラーが発生しました。[再表示] ボタンを押すと初期のオブジェクトツリーを表示します。

[再表示] ボタンを押して初期のオブジェクトツリーを表示してください。表示できない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03383-E (Windows の場合)

内部エラーが発生しました。操作をし直してください。それでも問題が解決されない場合、再度ログインから始めてください。

[対処]

内部エラーが発生しました。操作をし直してください。それでも問題が解決されない場合は、再度ログインから始めてください。

次の対処をしてください。

1. 直前の操作をし直す。
2. 再度ログインしてみる。
3. 問題が解決しない場合は、保守情報を取得して、問い合わせ窓口にご連絡する。

### KAPM03384-E (Windows の場合)

内部エラーが発生しました。操作をし直してください。それでも問題が解決されない場合、保守情報を取得し、問い合わせ窓口にご連絡してください。

[対処]

内部エラーが発生しました。

直前の操作をし直してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03501-E (Windows の場合)

選択されたオブジェクトから CIM オブジェクト名が得られません。

[対処]

選択されたオブジェクトから CIM オブジェクト名が得られません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03502-W (Windows の場合)

There is no default method.

[対処]

デフォルトメソッドが存在しません。



### KAPM03503-W (Windows の場合)

The repository data is invalid, so the localization object acquisition failed.

[対処]

リポジトリデータが不正なため地域化オブジェクト取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03504-W (Windows の場合)

A resource is not found, so the localization object acquisition failed.

[対処]

リソースが見つからないため地域化オブジェクト取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03505-W (Windows の場合)

選択されたオブジェクトはすでに削除されています。

[対処]

選択されたオブジェクトはすでに削除されています。

統合コンソール画面の NavigationFrame の [更新] リンクを押してください。

### KAPM03702-E (Windows の場合)

A HSSOIllegalStateException occurred during launch.

[対処]

Launch 実行中に HSSOIllegalStateException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03703-E (Windows の場合)

An attempt to get to the URL encoding of a token failed.

token = aa...aa

[対処]

トークンの URL エンコードに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : トークン

### KAPM03708-E (Windows の場合)

A HSSOAuthenticationException was generated during user profile display processing.

[対処]

ユーザープロフィール表示時に HSSOAuthenticationException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03709-E (Windows の場合)

A HSSOIllegalArgumentException was generated during user profile display processing.

[対処]

ユーザープロフィール表示時に HSSOIllegalArgumentException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03710-E (Windows の場合)

A HSSOServerErrorException was generated during user profile display processing.

[対処]

ユーザープロフィール表示時に HSSOServerErrorException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03712-E (Windows の場合)

An attempt to get membership groups failed.

[対処]

所属グループの取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03716-E (Windows の場合)

The format of the URL bb...bb for the object aa...aa is invalid.

[対処]

オブジェクト aa...aa の URLbb...bb の形式が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : オブジェクト名

bb...bb : URL

### KAPM03717-W (Windows の場合)

The resource bb...bb for object aa...aa cannot be accessed.

[対処]

オブジェクト aa...aa のリソース bb...bb にアクセスできません。

aa...aa：オブジェクト名

bb...bb：リソース名

### KAPM03718-E (Windows の場合)

The data format of the resource bb...bb for the object aa...aa is invalid..

[対処]

オブジェクト aa...aa のリソース bb...bb は不正なデータ形式です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：オブジェクト名

bb...bb：リソース名

### KAPM03721-E (Windows の場合)

The attribute bb...bb for object aa...aa is missing.

[対処]

オブジェクト aa...aa に属性 bb...bb がありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：オブジェクト名

bb...bb：関連先属性値

### KAPM03722-E (Windows の場合)

The resource information of bb...bb for object aa...aa is missing.

[対処]

オブジェクト aa...aa の関連 bb...bb にリソースの情報がありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：オブジェクト名

bb...bb：関連名

### KAPM03723-E (Windows の場合)

Property cc...cc of bb...bb for object aa...aa is missing.

[対処]

オブジェクト aa...aa の関連 bb...bb に属性 cc...cc がありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：オブジェクト名

bb...bb：関連名

cc...cc：関連先属性値

### KAPM03931-W (Windows の場合)

セッションが無効です。ログインからやり直してください。

[対処]

セッションが無効です。ログインし直してください。

画面を閉じて、ログインページから再びログインしてください。

### KAPM03951-E (Windows の場合)

内部エラーが発生しました。

[対処]

内部エラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03952-E (Windows の場合)

An attempt to get the Session has failed.

[対処]

セッションの取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03954-E (Windows の場合)

An attempt to get the HSSOSubject has failed.

[対処]

HSSOSubject の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03956-E (Windows の場合)

正常にログインされていません。

[対処]

正常にログインされていません。

正しいユーザー ID、パスワードを指定し、ログインし直してください。

### KAPM03957-E (Windows の場合)

リポジトリアクセス時にエラーが発生しました。

[対処]

リポジトリアクセス時にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM03958-E (Windows の場合)

リクエストの種類が不正です。

[対処]

リクエストの種類が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM03960-E (Windows の場合)

An attempt to get the string from the ResourceBundle failed.

[対処]

リソースバンドルからの文字列の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM03961-E (Windows の場合)

"aa...aa" のリクエストディスパッチャ取得に失敗しました。

[対処]

"aa...aa" のリクエストディスパッチャの取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：予期していないオペレーション名

### KAPM03962-E (Windows の場合)

An attempt to get the application name has failed.

[対処]

アプリケーション名の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03963-E (Windows の場合)

認証に失敗しました。

[対処]

認証に失敗しました。

ログインし直してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03964-E (Windows の場合)

Single Sign On Server でエラーが発生しました。

[対処]

Single Sign On Server でエラーが発生しました。

次の対処をしてください。

1. HiCommand V3.x シリーズを使用している場合は、InterBase が起動していることを確認する。HiCommand V4.x シリーズ以降を使用している場合は、HiRDB が起動していることを確認する。
2. HiCommand Device Manager を使用している場合は、起動していることを確認する。
3. HiCommand Device Manager の Web サーバ機能が使用するポートが正しいか確認する。
4. hcmdssup コマンドでリポジトリの場所を変更している場合は、変更したポートが正しいか確認する。
5. 問題が解決しない場合は、保守情報を取得して、問い合わせ窓口にご連絡する。

### KAPM03965-E (Windows の場合)

Single Sign On Server でエラーが発生しました。

[対処]

Single Sign On Server でエラーが発生しました。

次の対処をしてください。

1. HiCommand V3.x シリーズを使用している場合は、InterBase が起動していることを確認する。起動していない場合は、InterBase を起動してから再度ログインする。起動している場合は、Single Sign On Server を再起動してから再度ログインする。

HiCommand V4.x シリーズ以降を使用している場合は、HiRDB が起動していることを確認する。起動していない場合は、HiRDB を起動させてから再度ログインする。起動している場合は、Single Sign On Server を再起動してから、再度ログインする。

2. HiCommand Device Manager を使用している場合は、起動していることを確認する。

3. HiCommand Device Manager の Web サーバ機能が使用するポートに誤りがないことを確認する。

4. hcmdssup コマンドでリポジトリの場所を変更している場合は、変更したポートに誤りがないことを確認する。

5. 問題が解決しない場合は、保守情報を取得して、問い合わせ窓口に連絡する。

### KAPM03966-E (Windows の場合)

Single Sign On Server の通信に失敗しました。

[対処]

Single Sign On Server の通信に失敗しました。

接続先の Web サーバまたはプロキシサーバで障害が発生しています。次の対処をしてください。

1. Single Sign On Server が起動していることを確認する。

2. HiCommand Device Manager の Web サーバ機能が使用するポートが正しいか確認する。

3. hcmdssup コマンドでリポジトリの場所を変更している場合は、変更したポートが正しいか確認する。

### KAPM03967-E (Windows の場合)

Single Sign On Server の通信に失敗しました。

[対処]

Single Sign On Server の通信に失敗しました。

接続先の Web サーバまたはプロキシサーバで障害が発生しています。次の対処をしてください。

1. Common Web Service が起動していることを確認する。

2. HiCommand Device Manager の Web サーバ機能が使用するポートが正しいか確認する。

3. hcmdssup コマンドでリポジトリの場所を変更している場合は、変更したポートが正しいか確認する。

### KAPM03968-E (Windows の場合)

The token is invalid. token=aa...aa.

[対処]

トークンが無効です。

ログインし直してください。

aa...aa：トークン

### KAPM03969-E (Windows の場合)

The request is invalid.token=aa...aa. The name of application=bb...bb.

[対処]

要求が不正です。

ログインし直してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：トークン

bb...bb：アプリケーション名

### KAPM03970-E (Windows の場合)

The request is invalid.token=aa...aa. The name of application=bb...bb.

[対処]

要求が不正です。

ログインからやり直してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：トークン

bb...bb：アプリケーション名

### KAPM03971-E (Windows の場合)

The application is not registered. The name of application=aa...aa.

[対処]

アプリケーションが登録されていません。

ログインし直してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：アプリケーション名

### KAPM04001-I (Windows の場合)

usage start.

[対処]

コマンドの usage 出力メソッドを開始するときに表示します。

### KAPM04002-I (Windows の場合)

usage is finished.

[対処]

コマンドの usage 出力メソッドを終了するときに表示します。



### KAPM04003-I (Windows の場合)

hcmdssup start.

[対処]

hcmdssup コマンドを開始しました。

### KAPM04004-I (Windows の場合)

hcmdssup is finished.

[対処]

hcmdssup コマンドが終了しました。

### KAPM04006-W (Windows の場合)

Log initialization has failed.

[対処]

hcmdssup 中のログを出力するための処理が失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04007-E (Windows の場合)

File is not found. file-name=aa...aa

[対処]

ファイルが見つかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM04008-E (Windows の場合)

The error has occurred in file access. file-name=aa...aa

[対処]

hssso.conf にアクセス時にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM04009-E (Windows の場合)

aa...aa

[対処]

hcmdssup の処理中に NumberFormatException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : NumberFormatException のメッセージ

### KAPM04010-E (Windows の場合)

aa...aa

[対処]

hcmdssup の処理中に IllegalArgumentException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : IllegalArgumentException のメッセージ

### KAPM04011-E (Windows の場合)

aa...aa

[対処]

File オブジェクトの生成などで NullPointerException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : NullPointerException のメッセージ

### KAPM04012-E (Windows の場合)

aa...aa

[対処]

hcmdssup 中の処理で IndexOutOfBoundsException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : IndexOutOfBoundsException のメッセージ

### KAPM04013-E (Windows の場合)

aa...aa

[対処]

システムプロパティにアクセスしようとしたときに SecurityException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : SecurityException のメッセージ

#### KAPM04014-E (Windows の場合)

aa...aa

[対処]

予想外の例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa : Exception のメッセージ

#### KAPM04022-E (Windows の場合)

Hostname is too long.

[対処]

ホスト名が長過ぎます。

ホスト名は 64bytes 以下にしてください。

#### KAPM04023-E (Windows の場合)

Portnumber is invalid.

[対処]

ポート番号が不正です。

ポート番号は 1 から 65535 の間の値にしてください。

#### KAPM04024-E (Windows の場合)

Portnumber is invalid.

[対処]

ポート番号が不正です。

ポート番号が int 型の範囲外と考えられます。引数を確認してください。

#### KAPM04025-I (Windows の場合)

hcmdssup has succeeded.

[対処]

hcmdssup コマンドが成功しました。

#### KAPM04026-E (Windows の場合)

hcmdssup has failed.

[対処]

hcmdssup コマンドが失敗しました。  
直前のメッセージに従って対処してください。

### KAPM04027-E (Windows の場合)

The SSL port number is invalid.

[対処]

ポート番号が不正です。  
ポート番号は 1 から 65535 までの値を設定してください。

### KAPM04028-E (Windows の場合)

The SSL port number is invalid.

[対処]

ポート番号が不正です。  
ポート番号が整数型ではありません。引数を確認してください。

### KAPM04034-E (Windows の場合)

An attempt to read the file hssso.conf has failed.

[対処]

hssso.conf ファイルの読み込みに失敗しました。  
次のことを確認してください。

- ・ hssso.conf ファイルがあるか
- ・ hssso.conf ファイルのアクセス権限があるか
- ・ hssso.conf ファイルが使用中でないか

### KAPM04035-E (Windows の場合)

An attempt to write to the file hssso.conf has failed.

[対処]

hssso.conf ファイルの書き込みに失敗しました。  
次のことを確認してください。

- ・ hssso.conf ファイルがあるか
- ・ hssso.conf ファイルのアクセス権限があるか
- ・ hssso.conf ファイルが使用中でないか

### KAPM04036-E (Windows の場合)

The specified command line input is invalid. (input data = aa...aa)

[対処]

指定したコマンドラインが不正です。

正しいオプションを指定してからコマンドを再実行してください。

aa...aa：入力値

### KAPM04038-E (Windows の場合)

The specified host name is invalid.

[対処]

指定したホスト名が不正です。

正しいオプションを指定してからコマンドを再実行してください。

### KAPM04040-E (Windows の場合)

The specified port number is invalid.

[対処]

指定したポート番号が不正です。

正しいオプションを指定してからコマンドを再実行してください。

### KAPM04042-E (Windows の場合)

The specified SSL port number is invalid.

[対処]

指定した SSL ポート番号が不正です。

正しいオプションを指定してからコマンドを再実行してください。

### KAPM04050-I (Windows の場合)

The command hcmdsprmset ended successfully.

[対処]

コマンドが終了しました。

### KAPM04051-E (Windows の場合)

The command hcmdsprmset has failed.

[対処]

コマンドが失敗しました。

正しいオプションを指定してからコマンドを再実行してください。

### KAPM04052-E (Windows の場合)

An option is invalid.

[対処]

指定したコマンドラインが不正です。

コマンド形式を確認してください。

### KAPM04059-E (Windows の場合)

The specified host name is too long.

[対処]

指定したホスト名が長過ぎます。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM04061-E (Windows の場合)

The value specified for an option is invalid.

[対処]

オプションに指定した値が不正です。

オプションに指定した値を見直し、正しい値を入力してください。

### KAPM04101-E (Windows の場合)

Container server name is invalid. Server= aa...aa

[対処]

コンテナサーバ名が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：コンテナサーバ名

### KAPM04102-E (Windows の場合)

Archive file is not found. file=aa...aa

[対処]

アーカイブファイルが見つかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：アーカイブファイル名

### KAPM04103-E (Windows の場合)

Program type is invalid. type=aa...aa

[対処]

プログラム種別が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：プログラム種別

### KAPM04104-I (Windows の場合)

Starting web application registration...

[対処]

アプリケーションの登録を開始します。

### KAPM04105-E (Windows の場合)

Privilege is invalid.

[対処]

コマンドを実行する権限がありません。

Administrator 権限を持っているユーザーでコマンドを実行してください。

### KAPM04106-E (Windows の場合)

Cannot get tmpjavavm.properties file name.

[対処]

tmpjavavm.properties ファイル名の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04107-E (Windows の場合)

Failed to get service registration status. service=aa...aa

[対処]

サービス登録ステータスの取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：サービス名

### KAPM04108-E (Windows の場合)

Cannot get javavm.properties file name.

[対処]

javavm.properties ファイル名の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04109-E (Windows の場合)

Cannot set JavaVM option.

[対処]

JavaVM オプション定義の設定に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04110-E (Windows の場合)

Cannot set Java options.

[対処]

Java オプションの設定に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04111-E (Windows の場合)

An attempt to check whether a program type exists in the hcmdswebpp.ini file has failed.

[対処]

プログラム種別が hcmdswebpp.ini ファイルに存在するかどうかのチェックに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04112-E (Windows の場合)

Cannot write hcmdswebpp.ini file.

[対処]

サービス登録状態の hcmdswebpp.ini ファイルへの書き込みが失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。



### KAPM04113-E (Windows の場合)

Service registration has failed. service=aa...aa

[対処]

サービスの登録に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：サービス名

### KAPM04114-E (Windows の場合)

Failed to get service registration status. service=aa...aa

[対処]

サービス登録ステータスの取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：サービス名

### KAPM04115-E (Windows の場合)

Service registration has failed. service=aa...aa

[対処]

サービスの登録に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：サービス名

### KAPM04116-I (Windows の場合)

hcndsweb registration has succeeded.

[対処]

登録処理が成功しました。

### KAPM04117-I (Windows の場合)

Starting web application deletion...

[対処]

アプリケーションの削除を開始します。

### KAPM04118-E (Windows の場合)

Program type is not registered. type=aa...aa

[対処]

プログラム種別は登録されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：プログラム種別

### KAPM04119-E (Windows の場合)

Cannot delete service and folder.

[対処]

サービスとフォルダを削除できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04120-E (Windows の場合)

Cannot delete hcmdswebpp.ini file.

[対処]

hcmdswebpp.ini ファイルからサービス登録状態を削除できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04121-I (Windows の場合)

hcmdsweb deletion has succeeded.

[対処]

削除処理が成功しました。

### KAPM04122-E (Windows の場合)

Cannot get only a war file name.

[対処]

war ファイル名だけ取得できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04123-E (Windows の場合)

Cannot get hcmdswebpp.ini file name.

[対処]

hcmdswebpp.ini ファイル名の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04124-E (Windows の場合)

Cannot get tmphcmdwebpp.ini file name.

[対処]

一時 hcmdwebpp.ini ファイル名の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04125-E (Windows の場合)

Log initialization has failed.

[対処]

ログを出力するための処理が失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04126-E (Windows の場合)

Cannot insert new line character.

[対処]

改行文字の挿入に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04127-E (Windows の場合)

An attempt to exchange hcmdwebpp.ini with tmphcmdwebpp.ini has failed.

[対処]

hcmdwebpp.ini ファイルと一時 hcmdwebpp.ini ファイル交換に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04128-E (Windows の場合)

hcmdweb registration has failed.

[対処]

登録処理が失敗しました。  
直前のメッセージに従って対処してください。

#### KAPM04129-E (Windows の場合)

hcmdsweb deletion has failed.  
[対処]  
削除処理が失敗しました。  
直前のメッセージに従って対処してください。

#### KAPM04130-E (Windows の場合)

Cannot read hcmdswebpp.ini file.  
[対処]  
hcmdswebpp.ini ファイルの読み込みに失敗しました。  
原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM04131-E (Windows の場合)

OpenSCManager command error.  
[対処]  
OpenSCManager コマンドの実行時にエラーが発生しました。  
原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM04132-E (Windows の場合)

Access is denied.  
[対処]  
アクセスが拒否されました。  
原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM04133-E (Windows の場合)

The parameter is incorrect.  
[対処]  
パラメーターが間違っています。  
原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04134-E (Windows の場合)

The database specified does not exist.

[対処]

指定されたデータベースは存在しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM04135-E (Windows の場合)

An unexpected error occurred. Error code = aa...aa

[対処]

想定外のエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：終了コード

### KAPM04136-E (Windows の場合)

RegOpenKeyEx command error.ErrorCode(aa...aa)

[対処]

RegOpenKeyEx コマンドの実行時にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：終了コード

### KAPM04137-E (Windows の場合)

A duplicate name exists on the network.

[対処]

ネットワーク上に同じ名前があります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM04138-E (Windows の場合)

The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect.

[対処]

ファイル名、ディレクトリ名、またはボリュームラベルの構文が間違っています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM04139-E (Windows の場合)

The account name is invalid or does not exist.

[対処]

アカウント名が無効であるか、または存在しません。あるいは、指定したアカウント名のパスワードが無効です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04140-E (Windows の場合)

Circular service dependency was specified.

[対処]

循環するサービス依存関係が指定されました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04141-E (Windows の場合)

Service already exists. service=aa...aa

[対処]

指定されたサービスはすでに登録されています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：サービス名

### KAPM04142-E (Windows の場合)

The handle is invalid.

[対処]

ハンドルが無効です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04143-E (Windows の場合)

The specified service has been marked for deletion.

[対処]

指定されたサービスは削除の対象としてマークされています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04144-E (Windows の場合)

CreateService command error. code=aa...aa

[対処]

CreateService コマンドの実行時にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：エラーコード

### KAPM04145-E (Windows の場合)

DeleteService command error. code=aa...aa

[対処]

DeleteService コマンドの実行時にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：エラーコード

### KAPM04146-E (Windows の場合)

OpenService command error. code=aa...aa

[対処]

OpenService コマンドの実行時にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：エラーコード

### KAPM04147-E (Windows の場合)

The specified service does not exist as an installed service.

[対処]

指定されたサービスは、インストールされたサービスとして存在しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04148-E (Windows の場合)

RegQueryValueEx command error. code=aa...aa

[対処]

RegQueryValueEx コマンドの実行時にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：エラーコード

### KAPM04149-E (Windows の場合)

The error has occurred in aa...aa command. code=bb...bb

[対処]

aa...aa コマンドの実行時にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：コマンド

bb...bb：エラーコード

### KAPM04150-E (Windows の場合)

The directory cannot be removed. directory=aa...aa

[対処]

ディレクトリを削除できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ディレクトリ名

### KAPM04151-E (Windows の場合)

The directory is not empty. directory=aa...aa

[対処]

ディレクトリが空ではありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ディレクトリ名

### KAPM04152-E (Windows の場合)

The directory name is invalid. directory=aa...aa

[対処]

ディレクトリ名が無効です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ディレクトリ名



### KAPM04153-E (Windows の場合)

QueryServiceStatus command error. code=aa...aa

[対処]

QueryServiceStatus コマンドの実行時にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：エラーコード

### KAPM04154-E (Windows の場合)

Failed to get installation directory.

[対処]

インストールディレクトリ名の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04155-E (Windows の場合)

Failed to get Service name. service=aa...aa

[対処]

サービス名の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：サービス名

### KAPM04156-E (Windows の場合)

Service is running. service=aa...aa

[対処]

サービスが起動中です。

サービスを停止してからコマンドを再度実行してください。

aa...aa：サービス名

### KAPM04157-E (Windows の場合)

Failed to get service status. service=aa...aa

[対処]

サービス状態の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：サービス名

### KAPM04158-E (Windows の場合)

File is not found. file=aa...aa

[対処]

ファイルが見つかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM04159-E (Windows の場合)

Failed to delete specified file. file=aa...aa

[対処]

ファイルの削除に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM04160-E (Windows の場合)

Failed to rename aa...aa to bb...bb.

[対処]

ファイル名の変更に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：変更前ファイル名

bb...bb：変更後ファイル名

### KAPM04161-E (Windows の場合)

Privilege is invalid to access aa...aa file.

[対処]

ファイルのアクセス権限がありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM04162-E (Windows の場合)

Failed to copy from aa...aa to bb...bb.

[対処]

ファイルのコピーに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：コピー元ファイル名

bb...bb：コピー先ファイル名

### KAPM04163-E (Windows の場合)

Failed to delete service. service=aa...aa

[対処]

サービスの削除に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：サービス名

### KAPM04164-W (Windows の場合)

Failed to delete the war file. file=aa...aa

[対処]

war ファイルの削除に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：war ファイル名

### KAPM04165-W (Windows の場合)

Failed to delete the folder. folder=aa...aa

[対処]

フォルダの削除に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：フォルダ名

### KAPM04166-E (Windows の場合)

Failed to delete service. service=aa...aa

[対処]

サービスの削除に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：サービス名

### KAPM04167-E (Windows の場合)

Failed to get service folder. service-folder=aa...aa

[対処]

サービスフォルダの取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：サービスフォルダ名

### KAPM04168-W (Windows の場合)

Failed to delete service folder. service-folder=aa...aa

[対処]

サービスフォルダの削除に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：サービスフォルダ名

### KAPM04169-E (Windows の場合)

File is not found. file=aa...aa

[対処]

ファイルが見つかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM04172-E (Windows の場合)

Failed to write usrconf.properties to installation information.

[対処]

usrconf.properties へのインストール情報の書き込みに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04173-E (Windows の場合)

Failed to read usrconf.properties file.

[対処]

usrconf.properties ファイルの読み込みに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04174-E (Windows の場合)

Failed to exchange usrconf.properties to tmpusrconf.properties.

[対処]

usrconf.properties と tmpusrconf.properties の交換に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04175-E (Windows の場合)

Failed to create directory. directory=aa...aa

[対処]

ディレクトリ作成に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ディレクトリ名

### KAPM04176-E (Windows の場合)

Failed to get the war file name. file=aa...aa

[対処]

展開する war ファイル名の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM04177-E (Windows の場合)

Failed to read javavm.properties file.

[対処]

javavm.properties ファイルの読み込みに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04178-E (Windows の場合)

An attempt to exchange javavm.properties with tmpjavavm.properties has failed.

[対処]

javavm.properties と tmpjavavm.properties の交換に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04197-I (Windows の場合)

Service registration has succeeded. service=aa...aa

[対処]

サービスの登録が成功しました。

aa...aa：サービス名

### KAPM04198-I (Windows の場合)

Service registration has succeeded. service=aa...aa

[対処]

サービスの登録が成功しました。

aa...aa：サービス名

### KAPM04202-I (Windows の場合)

Service deletion has succeeded. service=aa...aa

[対処]

サービスの削除が成功しました。

aa...aa：サービス名

### KAPM04205-E (Windows の場合)

Memory alloc error. code=aa...aa

[対処]

メモリー確保エラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：エラーコード

### KAPM04206-E (Windows の場合)

The system cannot find the file specified.

[対処]

指定したファイルが見つかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04207-E (Windows の場合)

The system cannot find the path specified.

[対処]

指定されたパスが見つかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04208-E (Windows の場合)

The system cannot open the file.

[対処]

ファイルを開くことができません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04209-E (Windows の場合)

The process cannot access the file because it is being used by another process.

[対処]

プロセスはファイルにアクセスできません。別のプロセスが使用中です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04211-E (Windows の場合)

Failed to get tmpusrconf.properties file name.

[対処]

tmpusrconf.properties ファイル名の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04212-E (Windows の場合)

Failed to get usrconf.properties file name.

[対処]

usrconf.properties ファイル名の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM04213-E (Windows の場合)

ExtractionWarFolderPath function error.

[対処]

ExtractionWarFolderPath 関数でエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM04214-E (Windows の場合)

Failed to get web-users.xml file name.

[対処]

web-users.xml ファイル名の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM04215-E (Windows の場合)

Failed to get template usrconf.properties file name.

[対処]

テンプレート usrconf.properties ファイル名の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM04216-E (Windows の場合)

Failed to get template web-users.xml file name.

[対処]

テンプレート web-users.xml ファイル名の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM04217-E (Windows の場合)

Failed to get template javavm.properties file name.

[対処]

テンプレート javavm.properties ファイル名の取得に失敗しました。



原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM04218-E (Windows の場合)

Failed to get Display name.

[対処]

ディスプレイ名の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM04219-E (Windows の場合)

Failed to load hntsr2t.dll. code=aa...aa

[対処]

hntsr2t.dll のダイナミックロードに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：エラーコード

#### KAPM04220-E (Windows の場合)

The file option is invalid.

[対処]

file オプションが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM04221-E (Windows の場合)

The type option is invalid.

[対処]

type オプションが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM04222-E (Windows の場合)

The server option is invalid.

[対処]

server オプションが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM04223-E (Windows の場合)

The classpath option is invalid.

[対処]

classpath オプションが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM04224-E (Windows の場合)

The librarypath option is invalid.

[対処]

librarypath オプションが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM04225-E (Windows の場合)

The javaoption option is invalid.

[対処]

javaoption オプションが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM04226-E (Windows の場合)

The Xms option is invalid.

[対処]

Xms オプションが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM04227-E (Windows の場合)

The Xmx option is invalid.

[対処]

Xmx オプションが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM04228-E (Windows の場合)

RegCreateKeyEx command error. code=aa...aa

[対処]

RegCreateKeyEx コマンドの実行時にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：エラーコード

#### KAPM04229-E (Windows の場合)

RegSetValueEx command error. code=aa...aa

[対処]

RegSetValueEx コマンドの実行時にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：エラーコード

#### KAPM04230-I (Windows の場合)

Service deletion has succeeded. service=aa...aa

[対処]

サービスの削除が成功しました。

aa...aa：サービス名

#### KAPM04231-E (Windows の場合)

Failed to read usrconf.properties file.

[対処]

usrconf.properties ファイルの読み込みに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM04232-E (Windows の場合)

An attempt to register the program type in the registry failed.

program type = aa...aa

[対処]

レジストリーにプログラム種別を登録することに失敗しました。  
原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。  
aa...aa：プログラム種別

### KAPM04233-E (Windows の場合)

An attempt to delete the program type in the registry failed.  
program type = aa...aa  
[対処]  
レジストリーからプログラム種別を削除することに失敗しました。  
原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。  
aa...aa：プログラム種別

### KAPM04234-E (Windows の場合)

Failed to remake service.  
[対処]  
サービス情報の作成し直しに失敗しました。  
原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04235-E (Windows の場合)

The minimum heap size has exceeded the maximum heap size.  
[対処]  
最小ヒープサイズが最大ヒープサイズを上回っています。  
原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04236-E (Windows の場合)

The minimum heap size has exceeded the already set up maximum heap size.  
[対処]  
最小ヒープサイズがすでに設定されている最大ヒープサイズを上回っています。  
原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04237-E (Windows の場合)

The service name exceeds 256 characters.

[対処]

サービス名が 256 文字を超えています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04238-E (Windows の場合)

The service registration is not possible because the service name exceeds 256 characters.

[対処]

サービス名が 256 文字を超えているため、サービスを登録できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04239-E (Windows の場合)

An attempt to get the service control manager execution file path failed.

[対処]

サービス制御マネージャーの実行ファイルパスの取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04240-E (Windows の場合)

An error occurred when the environment settings folder was created.

[対処]

環境設定フォルダの作成時にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04241-E (Windows の場合)

An error occurred when the environment settings file was set.

[対処]

環境設定ファイルの設定時にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04242-E (Windows の場合)

An error occurred when the web application archive file was expanded.

[対処]

Web アプリケーションアーカイブファイルの展開時にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04243-E (Windows の場合)

An error occurred when a directory expanded with the web application archive file was deleted.

[対処]

Web アプリケーションアーカイブファイルを展開したディレクトリの削除時にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04244-E (Windows の場合)

An error occurred when registering and updating the web server.

[対処]

Web サーバ登録および更新時にエラーが発生しました。

プラットフォームが Windows の場合は、サービスウィンドウを閉じてから、再度実行してください。それ以外の場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04245-E (Windows の場合)

An error occurred when registering and updating Tomcat.

[対処]

Tomcat の登録および更新時にエラーが発生しました。

プラットフォームが Windows の場合は、サービスウィンドウを閉じてから、再度実行してください。プラットフォームが Windows 以外の場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04246-E (Windows の場合)

An error occurred when the usrconf.properties file was merged.

[対処]

usrconf.properties ファイルのマージ処理時にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM04247-E (Windows の場合)

An attempt to acquire the number of file lines has failed.

[対処]

ファイル行数の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM04248-E (Windows の場合)

An attempt to create Map information has failed.

[対処]

Map 情報の作成に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM04249-E (Windows の場合)

An attempt to read data from a file has failed.

[対処]

ファイルからのデータ読み取りに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM04250-E (Windows の場合)

An attempt to set the javaVM debug option has failed.

[対処]

JavaVM のデバッグオプションの設定に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM04251-E (Windows の場合)

The jvmooption option is invalid.

[対処]

jvmooption オプションが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM04252-E (Windows の場合)

An error occurred in an internal function. (call function = aa...aa, use function = bb...bb, note = cc...cc, error code = dd...dd)

[対処]

内部関数でエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：呼び出し関数

bb...bb：使用関数

cc...cc：備考

dd...dd：エラーコード

#### KAPM04253-E (Windows の場合)

A memory allocation error occurred. (call function = aa...aa, use function = bb...bb, note = cc...cc, error code = dd...dd)

[対処]

メモリー確保エラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：呼び出し関数

bb...bb：使用関数

cc...cc：備考

dd...dd：エラーコード

#### KAPM04254-E (Windows の場合)

An attempt to acquire the daemon shell name has failed.

[対処]

デーモンシェル名の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM04255-E (Windows の場合)

An attempt to write service registration information to the version file has failed.



[対処]

サービス登録情報をバージョンファイルに書き込むことに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04256-E (Windows の場合)

An attempt to delete service registration information from the version file has failed.

[対処]

サービス登録情報をバージョンファイルから削除することに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04257-E (Windows の場合)

An attempt to start the hcmdssrv command has failed.

[対処]

hcmdssrv コマンドの起動に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04258-E (Windows の場合)

An error occurred during execution of the hcmdssrv command.

[対処]

hcmdssrv コマンドでエラーが発生しました。

hcmdssrv コマンドのログを参照してください。

### KAPM04259-E (Windows の場合)

An attempt to create the boot shell has failed.

[対処]

起動停止シェル作成に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04260-E (Windows の場合)

The startup mode of the service is invalid. (start mode = aa...aa)

[対処]

サービスの起動モードが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：起動モード

### KAPM04261-E (Windows の場合)

The starttype option is invalid.

[対処]

starttype オプションが不正です。

starttype オプションの指定を確認してください。

### KAPM04262-E (Windows の場合)

An attempt to create the usrconf.cfg file has failed.

[対処]

usrconf.cfg ファイルの作成に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04263-E (Windows の場合)

An attempt to deploy the compiled JSP file has failed.

[対処]

コンパイル済み JSP ファイルの配備に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04264-E (Windows の場合)

A path was not found for the Web application folder. (folder path = aa...aa)

[対処]

Web アプリケーションフォルダのパスが見つかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：フォルダのパス

### KAPM04265-E (Windows の場合)

A path was not found for the compiled JSP storage folder. (folder path = aa...aa)

[対処]

コンパイル済み JSP ファイルを格納しているフォルダのパスが見つかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：フォルダのパス

### KAPM04266-E (Windows の場合)

The contents of the directory are invalid. (Directory path = aa...aa)

[対処]

ディレクトリの内容が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ディレクトリのパス

### KAPM04267-W (Windows の場合)

An attempt to delete the hwc directory has failed. (Directory path = aa...aa)

[対処]

hwc ディレクトリの削除に失敗しました。

aa...aa：ディレクトリのパス

### KAPM04271-E (Windows の場合)

An attempt to update the web application version has failed.

[対処]

Web アプリケーションのバージョンアップに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04272-E (Windows の場合)

Failed to delete specified directory. Directory=aa...aa

[対処]

ディレクトリの削除に失敗しました。

直前のメッセージ KAPMxxxxx-W を参照してください。

aa...aa：ディレクトリ

### KAPM04273-W (Windows の場合)

An attempt to execute the aa...aa function has failed. (error code = bb...bb, description = cc...cc)

[対処]

サービスの説明追加に失敗した場合は表示します。

サービスの説明は追加されませんでした。次回 hcmdsweb コマンドが実行されたときに追加されます。

aa...aa：関数名

bb...bb：エラーコード

cc...cc：エラーの説明

### KAPM04274-E (Windows の場合)

An attempt to load the DLL has failed.

[対処]

DLL のロードに失敗した場合は表示します。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04275-E (Windows の場合)

An attempt to acquire the function address in the DLL has failed.

[対処]

DLL 中の関数のアドレス取得に失敗した場合は表示します。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04276-E (Windows の場合)

The file does not exist. (file name = aa...aa)

[対処]

ファイルがない場合は表示します。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM04279-E (Windows の場合)

An attempt to add a service description has failed.

[対処]

サービスの説明の追加に失敗した場合は表示します。

直前のメッセージに従って対処してください。

### KAPM04280-E (Windows の場合)

A memory allocation error occurred.

[対処]

メモリー確保エラーが発生した場合に表示します。  
次に続くメッセージを参照してください。

### KAPM04281-E (Windows の場合)

The specified service is not registered.

[対処]

説明を追加しようとしたサービスが登録されていない場合に表示します。  
次に続くメッセージを参照してください。

### KAPM04282-E (Windows の場合)

An attempt to acquire the installation directory has failed.

[対処]

HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダのパスの取得に失敗した場合に表示します。  
次に続くメッセージを参照してください。

### KAPM04283-E (Windows の場合)

The name of the specified service is invalid.

[対処]

説明を追加しようとしたサービス名が不正な場合に表示します。  
次に続くメッセージを参照してください。

### KAPM04284-E (Windows の場合)

An attempt to access the service explanation definition file has failed.

[対処]

サービス説明定義ファイルにアクセスできない場合に表示します。  
次に続くメッセージを参照してください。

### KAPM04285-E (Windows の場合)

The service explanation definition file is invalid.

[対処]

サービス説明定義ファイルの内容が不正な場合に表示します。  
次に続くメッセージを参照してください。

### KAPM04286-E (Windows の場合)

An attempt to change a service configuration parameter has failed.

[対処]

サービスの構成パラメーターの変更に失敗した場合に表示します。

次に続くメッセージを参照してください。

### KAPM04287-E (Windows の場合)

An attempt to connect the service control manager has failed.

[対処]

サービス制御マネージャーとの接続に失敗した場合に表示します。

次に続くメッセージを参照してください。

### KAPM04288-E (Windows の場合)

An attempt to open the service handle has failed.

[対処]

サービスのハンドルオープンに失敗した場合に表示します。

次に続くメッセージを参照してください。

### KAPM04289-E (Windows の場合)

An attempt to access the service explanation definition file has failed.

[対処]

サービス説明定義ファイルにアクセスできない場合に表示します。

次に続くメッセージを参照してください。

### KAPM04290-E (Windows の場合)

The service name was not specified.

[対処]

サービス名が指定されていない場合に表示します。

次に続くメッセージを参照してください。

### KAPM04291-I (Windows の場合)

Registration of the aa...aa Web application will now start.

[対処]

Web アプリケーションの登録を開始します。

aa...aa : 製品名

### KAPM04292-I (Windows の場合)

Deletion of the aa...aa Web application will now start.

[対処]

Web アプリケーションの削除を開始します。

aa...aa：製品名

### KAPM04293-E (Windows の場合)

An attempt to delete the JSP servlet class file has failed.

[対処]

JSP サーブレットクラスファイルの削除に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM04294-I (Windows の場合)

The JSP servlet class file was deleted successfully.

[対処]

JSP サーブレットクラスファイルの削除に成功しました。

### KAPM04295-I (Windows の場合)

Deletion of the JSP servlet class file will now start.

[対処]

JSP サーブレットクラスファイルの削除処理を開始します。

### KAPM04296-I (Windows の場合)

Deletion of the JSP servlet class file will now end.

[対処]

JSP サーブレットクラスファイルの削除処理を終了します。

### KAPM04300-I (Windows の場合)

Uninstallation of aa...aa has started.

[対処]

"aa...aa"のアンインストールを開始しました。

aa...aa：製品名

### KAPM04301-I (Windows の場合)

[All processing has finished.]

[対処]

すべての処理が終了しました。

### KAPM04302-I (Windows の場合)

Uninstallation was successful.

[対処]

アンインストールが成功しました。

### KAPM04303-I (Windows の場合)

All of the services for aa...aa have been deleted.

[対処]

"aa...aa"のすべてのサービスが削除されました。

aa...aa：製品名

### KAPM04304-I (Windows の場合)

Restart the machine, and then execute the program again.

[対処]

マシンを再起動してから、プログラムを再度実行してください。

### KAPM04305-E (Windows の場合)

Uninstallation has failed.

[対処]

アンインストールが失敗しました。

手動で削除してください。

### KAPM04306-I (Windows の場合)

Uninstallation was successful. Restart the machine.

[対処]

アンインストールが成功しました。マシンを再起動してください。

### KAPM04307-E (Windows の場合)

"aa...aa" has not stopped. Stop the service, and then try again.

[対処]



"aa...aa"が停止していません。  
サービスを停止してから、再度実行してください。  
aa...aa：サービス名

### KAPM04311-E (Windows の場合)

An attempt to acquire an installation path for aa...aa has failed. Manually delete the installation directory.

[対処]

"aa...aa"のインストールパスを取得できませんでした。  
インストール先のディレクトリを手動で削除してください。  
aa...aa：製品名

### KAPM04312-E (Windows の場合)

An attempt to acquire registry information has failed.

[対処]

レジストリー情報の取得に失敗しました。

### KAPM04313-E (Windows の場合)

An attempt to acquire the registry information has failed. Manually delete the registry information.

[対処]

レジストリー情報の取得に失敗しました。レジストリー情報を手動で削除してください。

### KAPM04314-E (Windows の場合)

Some files remained. Manually delete them.

[対処]

いくつかのファイルが残りました。残りのファイルは手動で削除してください。

### KAPM04315-W (Windows の場合)

All the files for aa...aa will now be deleted. Is this OK?

[対処]

削除を実行するか確認のメッセージが表示されます。  
aa...aa：製品名

### KAPM04316-W (Windows の場合)

Are you sure you want to delete all of the files?

[対処]

本当によろしいですか？

### KAPM04317-I (Windows の場合)

Uninstallation was interrupted.

[対処]

アンインストールが中断されました。

### KAPM04318-I (Windows の場合)

The OS setting information was successfully deleted.

[対処]

OS 設定情報を削除しました。

### KAPM04319-E (Windows の場合)

An attempt to delete the OS setting information has failed.

[対処]

OS 設定情報を削除できませんでした。

手動で OS 設定情報を削除してください。

### KAPM04320-W (Windows の場合)

The resident process "aa...aa" has not stopped.

[対処]

常駐プロセス"aa...aa"が停止していません。

aa...aa：プロセス名

### KAPM04321-I (Windows の場合)

The OS settings information will now be deleted to stop the resident process.

[対処]

常駐プロセス停止のため、OS 設定情報を削除します。

### KAPM04378-E (Windows の場合)

DOMException: aa...aa

[対処]

DOMException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : Exception のメッセージ

### KAPM04379-E (Windows の場合)

RuntimeException occurred. aa...aa

[対処]

RuntimeException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : Exception のメッセージ

### KAPM04380-E (Windows の場合)

MalformedURLException occurred. aa...aa

[対処]

MalformedURLException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : Exception のメッセージ

### KAPM04381-E (Windows の場合)

IllegalDataException occurred.

[対処]

オプションで指定されたデータに不正があるか、またはコマンドの実行に必要なデータが不足しています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04382-E (Windows の場合)

IllegalOptionException occurred.

[対処]

オプションの指定に誤りがあります。

メッセージに従い、正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。

### KAPM04383-E (Windows の場合)

IOException occurred. aa...aa

[対処]

IOException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa : Exception のメッセージ

### KAPM04384-E (Windows の場合)

SAXException occurred. aa...aa

[対処]

SAXException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa : Exception のメッセージ

### KAPM04385-E (Windows の場合)

HttpException occurred. aa...aa

[対処]

HttpException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa : Exception のメッセージ

### KAPM04386-E (Windows の場合)

ServerNotStartException occurred.

[対処]

コマンドの実行に必要なサービスが起動していません。

HiCommand Device Manager, HiCommand Suite Common Web Service, HiCommand Suite Single Sign On Service が起動しているか、これらのサービスが使用するポート番号が正しいか確認してください。

### KAPM04389-E (Windows の場合)

Exception occurred. aa...aa

[対処]

Exception が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : Exception のメッセージ

### KAPM04401-I (Windows の場合)

Initializing servlet.

[対処]

サーブレットの初期化を開始します。

### KAPM04405-E (Windows の場合)

Can't read DTD file.

[対処]

DTD ファイルの読み込みに失敗しました。

Windows 版 : <HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>%sample%conf の hcmdsrepClient.dtd と hcmdsrepServer.dtd を、<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>%conf にコピーしてください。

Solaris 版または Linux 版 : /opt/HiCommand/Base/sample/conf の hcmdsrepClient.dtd と hcmdsrepServer.dtd を、/opt/HiCommand/Base/conf にコピーしてください。

### KAPM04411-I (Windows の場合)

HTTP:POST from aa...aa

[対処]

リクエストしてきたクライアントの IP アドレスです。

aa...aa : IP アドレス

### KAPM04421-E (Windows の場合)

The error has occurred in Repository process.

[対処]

リポジトリへのアクセス時に障害が発生しました。

HiCommand V3.x シリーズを使用している場合は、InterBase または InterClient が起動しているかどうか確認してください。

HiCommand V4.x シリーズ以降を使用している場合は、HiRDB が起動しているかどうか確認してください。

問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04422-E (Windows の場合)

The illegal data has detected in Server process.

[対処]

サブレットの処理中に不正なデータを検出しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM04423-E (Windows の場合)

The error has occurred in Server process.

[対処]

サブレットの処理中に障害が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM04426-E (Windows の場合)

The version is incorrect. Version aa...aa is required.

[対処]

クライアントのバージョンが 1.0 以外です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：サーバがサポート可能なバージョン

### KAPM04429-E (Windows の場合)

An error occurred during server processing.

[対処]

サブレットの処理中に障害が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM04440-E (Windows の場合)

Token has timed out.

[対処]

利用可能な期限を過ぎたトークンが使用されました。

hcndsrep コマンドを再実行してください。

### KAPM04446-I (Windows の場合)

Starting information registration...

[対処]

リポジトリへの登録を開始します。

### KAPM04455-W (Windows の場合)

aa...aa has already registered in Repository.

[対処]

add オプションで指定した type オプションと displayname オプションの組み合わせがすでにリポジトリに登録されています。

異なる type オプションと displayname オプションの組み合わせでコマンドを実行してください。

aa...aa : type オプションと displayname オプションで指定した値

### KAPM04463-W (Windows の場合)

aa...aa is not found in Repository.

[対処]

削除しようとした情報がリポジトリに登録されていません。

登録されている情報を指定し、コマンドを実行してください。

aa...aa : type オプションと displayname オプションで指定した値

### KAPM04464-E (Windows の場合)

aa...aa is associated with more than one ServiceAccessPoint Instances.

[対処]

削除しようとした製品に対して複数のラUNCH情報が登録されています。

データベースが壊れているおそれがあります。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。

障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa : type オプションと displayname オプションで指定した値

### KAPM04465-I (Windows の場合)

Starting information deletion...

[対処]

リポジトリから製品情報の削除を開始します。

### KAPM04468-W (Windows の場合)

aa...aa is not found in Repository.

[対処]

リポジトリに type オプションで指定されたプログラム種別が登録されていません。  
正しいプログラム種別を指定して、コマンドを実行してください。  
aa...aa : type オプションと displayname オプションで指定した値

### KAPM04472-I (Windows の場合)

Starting information display...

[対処]

リポジトリから表示情報の取得を開始します。

### KAPM04475-W (Windows の場合)

No results were found in Repository.

[対処]

リポジトリに指定した製品の情報が 1 件も登録されていません。

### KAPM04480-E (Windows の場合)

Type name is too Long.

[対処]

リポジトリに登録されている Type の値が 20 文字以上です。  
データベースが壊れているおそれがあります。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。  
障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04481-E (Windows の場合)

Type or URL is not set.

[対処]

リポジトリに登録されている Type または URL の値が空文字列("")です。  
データベースが壊れているおそれがあります。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。  
障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04489-E (Windows の場合)

This version does not support the add option.

[対処]

add オプションはこのバージョンではサポートしていません。  
add オプションは使用できません。



### KAPM04499-E (Windows の場合)

Detail of exception: aa...aa

[対処]

例外の詳細です。

aa...aa：例外の内容

### KAPM04510-E (Windows の場合)

Option is invalid. option= aa...aa

[対処]

オプションが不正です。

正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。

aa...aa：オプション

### KAPM04511-E (Windows の場合)

Option is invalid. option= aa...aa

[対処]

オプションが不正です。

正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。

aa...aa：オプション

### KAPM04512-E (Windows の場合)

Option is invalid. option= aa...aa

[対処]

オプションが不正です。

正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。

aa...aa：オプション

### KAPM04513-E (Windows の場合)

Option value is invalid. option-value=aa...aa

[対処]

オプションの値が不正です。

正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。

aa...aa：オプションの値

### KAPM04514-E (Windows の場合)

Following Option is not supported: aa...aa

[対処]

オプションが不正です。

正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。

aa...aa：オプション

### KAPM04515-E (Windows の場合)

Option is invalid. option= aa...aa

[対処]

オプションが不正です。

正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。

aa...aa：オプション

### KAPM04516-E (Windows の場合)

Option is invalid. option= aa...aa

[対処]

オプションが不正です。

正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。

aa...aa：オプション

### KAPM04517-E (Windows の場合)

Option is invalid.

[対処]

オプションが不正です。

正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。

### KAPM04518-E (Windows の場合)

Option is invalid.

[対処]

オプションが不正です。

正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。

### KAPM04519-E (Windows の場合)

Option is invalid.

[対処]

オプションが不正です。

正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。

### KAPM04520-E (Windows の場合)

Option is invalid.

[対処]

オプションが不正です。

正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。

### KAPM04521-E (Windows の場合)

Option is invalid.

[対処]

オプションが不正です。

正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。

### KAPM04522-E (Windows の場合)

Invalid Group or Role.

[対処]

グループまたはユーザー権限が不正です。

Global グループに属していて、かつ Admin 権限を持つユーザーのユーザー名およびパスワードを指定してください。

### KAPM04523-E (Windows の場合)

Username or password is invalid.

[対処]

指定したユーザー名またはパスワードが不正です。

HiCommand Device Manager に登録されているユーザー名およびパスワードを指定してください。

### KAPM04524-E (Windows の場合)

Failed to connect to HiCommand Suite Single Sign On Service.

[対処]

HiCommand Suite Single Sign On Service の接続に失敗しました。

HiCommand Suite Single Sign On Service の状態を確認してください。

### KAPM04525-E (Windows の場合)

Failed to connect to HiCommand Device Manager.

[対処]

HiCommand Device Manager の接続に失敗しました。

HiCommand Device Manager のサービスが起動されているかどうか確認してください。

### KAPM04526-E (Windows の場合)

HSSOException occurred.

[対処]

HSSOException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM04527-E (Windows の場合)

FileNotFoundException occurred.

[対処]

FileNotFoundException が発生しました。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>%sample%conf の hcmdsrepClient.dtd と hcmdsrepServer.dtd を、<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>%conf にコピーしてください。

Solaris 版または Linux 版：/opt/HiCommand/Base/sample/conf の hcmdsrepClient.dtd と hcmdsrepServer.dtd を、/opt/HiCommand/Base/conf にコピーしてください。

### KAPM04528-E (Windows の場合)

IOException occurred.

[対処]

IOException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM04529-E (Windows の場合)

Option needs value. option=aa...aa

[対処]

オプションの値が指定されていません。

値を指定してコマンドを実行してください。

aa...aa：オプション

### KAPM04553-E (Windows の場合)

IOException occurred. aa...aa

[対処]

例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : Exception のメッセージ

### KAPM04554-E (Windows の場合)

Not support tag type detected.

[対処]

XML に hcmdsrep で処理できないタイプのタグが含まれています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04555-E (Windows の場合)

Value is too long.

[対処]

オプションで指定した文字列が長過ぎます。

文字数の制限値を超えない文字列を入力してください。

### KAPM04556-E (Windows の場合)

Failed to connect to HiCommand Suite Common Web Service.

[対処]

HiCommand Suite Common Web Service に接続できませんでした。

HiCommand Suite Common Web Service が開始しているか確認してください。

### KAPM04557-E (Windows の場合)

A single sign-on server exception has occurred.

[対処]

認証サーバとの通信に失敗しました。

HiCommandServer, および利用するデータベースが起動しているかどうか確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04558-E (Windows の場合)

An invalid role was detected.

[対処]

ユーザー権限が不正です。

Admin 権限または Peer 権限を持つユーザーのユーザー名およびパスワードを指定してください。

### KAPM04560-I (Windows の場合)

hcmsdrep add has succeeded. aa...aa

[対処]

アプリケーション情報の登録が成功しました。

aa...aa：プログラム種別

### KAPM04561-I (Windows の場合)

hcmsdrep delete has succeeded. aa...aa

[対処]

アプリケーション情報の削除が成功しました。

aa...aa：プログラム種別

### KAPM04562-E (Windows の場合)

hcmsdrep add has failed. aa...aa

[対処]

アプリケーション情報の登録が失敗しました。

直前のメッセージに従って対処してください。

aa...aa：プログラム種別

### KAPM04563-E (Windows の場合)

hcmsdrep delete has failed. aa...aa

[対処]

アプリケーション情報の削除が失敗しました。

直前のメッセージに従って対処してください。

aa...aa：プログラム種別

### KAPM04601-E (Windows の場合)

Command format is invalid.

[対処]

コマンドラインが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04602-E (Windows の場合)

Command format is invalid. invalid-param=aa...aa

[対処]

コマンドラインが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：不正パラメーター

### KAPM04603-E (Windows の場合)

File is not found. file-name=aa...aa

[対処]

指定されたファイルが見つかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM04604-E (Windows の場合)

Directory is not found. directory-name=aa...aa

[対処]

ディレクトリが見つかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ディレクトリ名

### KAPM04605-E (Windows の場合)

Bundle PP Name is invalid. name=aa...aa

[対処]

type オプションに指定された値が有効ではありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：不正パラメーター

### KAPM04606-E (Windows の場合)

Web Container server is invalid. name=aa...aa

[対処]

server オプションに指定された値が有効ではありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：不正パラメーター

### KAPM04608-I (Windows の場合)

Setup completed successfully.

[対処]

セットアップが成功しました。

### KAPM04609-E (Windows の場合)

Failed to create file. file-name=aa...aa

[対処]

ファイルの生成に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM04613-I (Windows の場合)

Delete completed successfully.

[対処]

アンセットアップが成功しました。

### KAPM04614-E (Windows の場合)

Failed to setup server.

[対処]

サーバのセットアップに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04615-E (Windows の場合)

Failed to delete server.



[対処]

サーバの削除に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04616-E (Windows の場合)

Server is running. pid=aa...aa

[対処]

サーバが起動しています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：プロセス ID

### KAPM04702-E (Windows の場合)

The option(s) specified is insufficient.

[対処]

オプションの指定が不足しています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04703-E (Windows の場合)

The option value specified is invalid.

[対処]

オプションと値の対応づけに誤りがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04705-E (Windows の場合)

The option "aa...aa" is not supported.

[対処]

"aa...aa"オプションはサポートしていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：オプション名

### KAPM04706-E (Windows の場合)

The option "aa...aa" appears 2 times or more.

[対処]

"aa...aa"オプションが2回以上指定されています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：オプション名

### KAPM04707-E (Windows の場合)

The combination of options is invalid.

[対処]

オプションの組み合わせに誤りがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04710-E (Windows の場合)

An exception occurred.

[対処]

例外が発生しました。詳細は後続のメッセージ KAPM49001-E を参照してください。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04711-E (Windows の場合)

The file "aa...aa" could not be read.

[対処]

aa...aa ファイルにアクセスできません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM04713-E (Windows の場合)

The input XML contains a grammar mistake.

[対処]

入力された XML に文法の誤りがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04714-E (Windows の場合)

Failed to connect to HBase Storage Mgmt Common Service.

[対処]

HBase Storage Mgmt Common Service に接続できませんでした。

HBase Storage Mgmt Common Service のサービスが起動しているか確認してください。

### KAPM04715-E (Windows の場合)

Failed to connect to HBase Storage Mgmt Web Service.

[対処]

HBase Storage Mgmt Web Service に接続できませんでした。

HBase Storage Mgmt Web Service が開始しているか確認してください。HBase Storage Mgmt Web Service が開始している場合は、hssso.conf のホストが正しく設定されているか確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>%conf%\hssso.conf

Solaris 版または Linux 版：/opt/HiCommand/Base/conf/hssso.conf

### KAPM04716-E (Windows の場合)

Failed to connect to the host specified in hssso.conf.

[対処]

hssso.conf に設定されているホストへの接続に失敗しました。

hssso.conf のホストが正しく設定されているか確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>%conf%\hssso.conf

Solaris 版または Linux 版：/opt/HiCommand/Base/conf/hssso.conf

### KAPM04717-E (Windows の場合)

An invalid URL was detected. ( aa...aa )

[対処]

不正な URL を検出しました。

URL の指定を確認してください。

aa...aa : URL

### KAPM04718-E (Windows の場合)

The server returned an empty response.

[対処]

サーバから取得したデータに処理結果が含まれていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM04719-E (Windows の場合)

An unsupported element type was detected in the XML.

[対処]

入力された XML に、サポートされていないタイプの DOM エlement が含まれています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM04722-W (Windows の場合)

aa...aa error(s) were detected in the response.

[対処]

レスポンスに aa...aa 個のエラーがありました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : エラーの個数

#### KAPM04723-E (Windows の場合)

Invalid error information was detected.

[対処]

不正なエラー情報を検出しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM04724-E (Windows の場合)

Invalid server information was detected.

[対処]

不正なサーバ情報を検出しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM04800-E (Windows の場合)

Authentication information is insufficient.

[対処]

受信した SOAP メッセージ中にユーザー認証情報が含まれていません。

ユーザー認証情報も送信する SOAP クライアントプログラムを使用してください。

### KAPM04801-E (Windows の場合)

Authentication has failed.

[対処]

指定されたユーザー認証情報（ユーザー名、パスワードなど）で認証できません。詳細は後続のメッセージ KAPM49001-E を参照してください。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM04802-E (Windows の場合)

A single sign-on server communication exception has occurred.

[対処]

認証サーバとの通信に失敗しました。詳細は後続のメッセージ KAPM49001-E を参照してください。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM04803-E (Windows の場合)

A single sign-on server exception has occurred.

[対処]

認証サーバで例外が発生しました。詳細は後続のメッセージ KAPM49001-E を参照してください。

HiCommand V3.x シリーズを使用している場合は、InterServer/InterBase または HiCommand Device Manager が開始しているか確認してください。

HiCommand V4.x シリーズ以降を使用している場合は、HiRDB または HiCommand Device Manager が開始しているか確認してください。

それ以外の場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM04805-E (Windows の場合)

An XML parser exception occurred.

[対処]

XML パーサーで例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM04806-E (Windows の場合)

The received XML element aa...aa contains an unexpected value cc...cc for attribute bb...bb. The expected value is dd...dd. TARGET=ee...ee

[対処]

受信した XML の要素 aa...aa の属性 bb...bb に予期しない値 cc...cc が指定されました。サーバが予期している値は dd...dd です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：予期しない値を含む XML 要素タグ名

bb...bb：予期しない値が設定された属性名

cc...cc：予期しない属性値

dd...dd：サーバが期待する属性値

ee...ee：処理対象の情報

### KAPM04807-E (Windows の場合)

The XML element aa...aa is not allowed as a child of element bb...bb. TARGET=cc...cc

[対処]

XML 形式が不正です。予期しない要素があります。XML の要素 bb...bb の子要素 aa...aa は予期しない要素です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：予期しない要素のタグ名

bb...bb：予期しない要素を含む要素のタグ名

cc...cc：処理対象の情報

### KAPM04808-W (Windows の場合)

The received XML attribute aa...aa is not allowed as an attribute of bb...bb. TARGET=cc...cc

[対処]

XML 形式が不正です。予期しない属性があります。XML の要素 bb...bb の属性 aa...aa は予期しない属性です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：予期しない属性の属性名

bb...bb：予期しない属性を持つ要素のタグ名

cc...cc：処理対象の情報

### KAPM04809-E (Windows の場合)

Message catalog information is insufficient for the log message. TARGET=aa...aa

[対処]

ログが採取できないため、処理を続行できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：処理対象の情報

### KAPM04810-E (Windows の場合)

A CIM Repository exception occurred. TARGET=aa...aa

[対処]

CIM リポジトリで例外が発生しました。詳細は後続のメッセージ KAPM49001-E を参照してください。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：処理対象の情報

### KAPM04812-E (Windows の場合)

Failed to connect to HiCommand Device Manager.

[対処]

DeviceManager に接続できませんでした。

Device Manager が起動しているか、init.conf の HDVM.host の値が正しく設定されているかを確認してください。

### KAPM04813-E (Windows の場合)

An exception occurred. TARGET=aa...aa

[対処]

予期しないサーバ異常が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：処理対象の情報

### KAPM04814-W (Windows の場合)

The CIM datatype aa...aa is invalid for bb...bb; it will be handled as a string type.

[対処]

CIM 属性 bb...bb の型としてサポートしていない CIM データ型 aa...aa が指定されました。文字列型として処理します。

文字列型として扱われて困る場合は、効果を打ち消す処理を行います。

aa...aa：指定された CIM データ型名

bb...bb：指定データ型が指定された属性名

### KAPM04815-E (Windows の場合)

This operation aa...aa is unknown. TARGET= bb...bb

[対処]

予期しないオペレーションです。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：予期していないオペレーション名

bb...bb：処理対象の情報

### KAPM04816-E (Windows の場合)

INSTANCENAME cannot be used for the set operation. TARGET=aa...aa

[対処]

set オペレーションは、受信した XML 中の INSTANCENAME 要素を処理できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：処理対象の情報

### KAPM04817-E (Windows の場合)

The CIM operation aa...aa is missing required argument bb...bb. TARGET=cc...cc

[対処]

CIM オペレーション aa...aa に必須のパラメーター bb...bb が指定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：CIM オペレーション名

bb...bb：必須パラメーター名

cc...cc：処理対象の情報

### KAPM04818-I (Windows の場合)

Starting CIM access... Method = aa...aa

[対処]



CIM リポジトリにアクセスを開始しました。  
aa...aa：リポジトリアクセス API の Java メソッド名

#### KAPM04819-I (Windows の場合)

Ending CIM access...  
[対処]  
CIM リポジトリのアクセスが完了しました。

#### KAPM04820-I (Windows の場合)

Receiving a request..  
[対処]  
リクエストを受信しています。

#### KAPM04821-I (Windows の場合)

Replying to the request....  
[対処]  
リクエストに返信しています。

#### KAPM04826-I (Windows の場合)

The instance has been updated. TARGET=aa...aa  
[対処]  
set オペレーションでインスタンスが更新されました。  
aa...aa：処理対象の情報

#### KAPM04827-I (Windows の場合)

A new instance has been created. TARGET=aa...aa  
[対処]  
set オペレーションでインスタンスを作成しました。  
aa...aa：処理対象の情報

#### KAPM04828-I (Windows の場合)

The class is empty. TARGET=aa...aa  
[対処]  
enumerate オペレーションの結果が空です。  
aa...aa：処理対象の情報

### KAPM04829-I (Windows の場合)

The instance could not be found. TARGET=aa...aa

[対処]

delete オペレーションで削除対象のインスタンスが見つかりませんでした。

aa...aa：処理対象の情報

### KAPM04830-I (Windows の場合)

The instance was deleted. TARGET=aa...aa

[対処]

delete オペレーションでインスタンスを削除しました。

aa...aa：処理対象の情報

### KAPM04832-E (Windows の場合)

The input data aa...aa is not valid for data type bb...bb. TARGET=cc...cc

[対処]

入力された値 aa...aa は、データ型 bb...bb として正しくありません。詳細は後続のメッセージ KAPM49001-E を参照してください。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：入力データ値

bb...bb：入力データ型

cc...cc：処理対象の情報

### KAPM04833-E (Windows の場合)

The received XML element bb...bb is missing a required attribute aa...aa. TARGET=cc...cc

[対処]

受信した XML の要素 bb...bb が必要な属性 aa...aa を含んでいません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：必要な属性名

bb...bb：属性を含むべき XML 要素タグ名

cc...cc：処理対象の情報

### KAPM04834-E (Windows の場合)

The received XML element bb...bb is missing a required child element aa...aa.  
TARGET=cc...cc

[対処]

受信した XML の要素 bb...bb が必要な要素 aa...aa を含んでいません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：必要な要素タグ名

bb...bb：親要素タグ名

cc...cc：処理対象の情報

### KAPM04835-W (Windows の場合)

The received XML element bb...bb has no child element aa...aa. TARGET=cc...cc

[対処]

受信した XML の要素 bb...bb が要素 aa...aa を含んでいません。

送信する XML の要素 bb...bb に要素 aa...aa を指定します。

aa...aa：必要な要素タグ名

bb...bb：親要素タグ名

cc...cc：処理対象の情報

### KAPM04836-E (Windows の場合)

The received XML element aa...aa with attribute bb...bb=cc...cc is duplicated.  
TARGET=dd...dd

[対処]

受信した XML で、属性 bb...bb=cc...cc を持つ要素 aa...aa が重複しています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：重複している XML 要素タグ名

bb...bb：要素を識別する属性名

cc...cc：要素を識別する属性値

dd...dd：処理対象の情報

### KAPM04837-E (Windows の場合)

The XML element aa...aa as child of element bb...bb is duplicated. TARGET=cc...cc

[対処]

XML 要素 bb...bb の子要素 aa...aa が重複しています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：重複している XML 要素タグ名

bb...bb：親要素タグ名

cc...cc：処理対象の情報

### KAPM04838-I (Windows の場合)

The class has been created. TARGET=aa...aa

[対処]

クラスが生成されました。

aa...aa：処理対象の情報

### KAPM04839-I (Windows の場合)

The class already exist. TARGET=aa...aa

[対処]

クラスはすでに存在します。

aa...aa：処理対象の情報

### KAPM04840-I (Windows の場合)

The class could not be found. TARGET=aa...aa

[対処]

クラスが見つかりませんでした。

aa...aa：処理対象の情報

### KAPM04841-I (Windows の場合)

The class was deleted. TARGET=aa...aa

[対処]

クラスは消去されました。

aa...aa：処理対象の情報

### KAPM04842-E (Windows の場合)

The class aa...aa of the instance is invalid. TARGET=aa...aa

[対処]

指定したインスタンスの属するクラスが存在しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：処理対象の情報

### KAPM04901-E (Windows の場合)

The parameter is invalid.

[対処]

指定されたパラメーターに誤りがあります。  
適切なパラメーターを指定してください。

### KAPM04902-E (Windows の場合)

A fatal error occurred.

[対処]

致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM04905-E (Windows の場合)

An attempt to open the file failed. Path = aa...aa

[対処]

ファイルのオープンに失敗しました。

ファイルが表示されたパスに存在するか、または使用可能であることを確認してください。

aa...aa：ファイルの絶対パス

### KAPM04906-I (Windows の場合)

The alias for aa...aa was set.

[対処]

aa...aa のエイリアスを設定しました。

aa...aa：PP 名

### KAPM04907-I (Windows の場合)

The alias for aa...aa was overwritten.

[対処]

aa...aa のエイリアスを上書きしました。

aa...aa：PP 名

### KAPM04908-I (Windows の場合)

The alias for aa...aa was deleted.

[対処]

aa...aa のエイリアスを削除しました。

aa...aa : PP 名

#### KAPM04909-E (Windows の場合)

The alias for aa...aa does not exist.

[対処]

aa...aa のエイリアスは存在しません。

aa...aa : PP 名

#### KAPM04910-W (Windows の場合)

The alias for aa...aa does not exist.

[対処]

aa...aa のエイリアスは存在しません。

aa...aa : PP 名

#### KAPM04933-E (Windows の場合)

An option is invalid.

[対処]

オプションが不正です。

#### KAPM04950-I (Windows の場合)

PrintWriter was created. path = "aa...aa", file = "bb...bb"

[対処]

PrintWriter クラスが作成されました。

aa...aa : ファイル"bb...bb"のパス名

bb...bb : ファイル名

#### KAPM04951-I (Windows の場合)

BufferedReader was created. path = "aa...aa", file = "bb...bb"

[対処]

BufferedReader クラスが作成されました。

aa...aa : ファイル"bb...bb"のパス名

bb...bb : ファイル名

### KAPM04952-E (Windows の場合)

The file was not found. path = "aa...aa", file = "bb...bb"

[対処]

ファイルが見つかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：ファイル"bb...bb"のパス名

bb...bb：ファイル名

### KAPM04953-I (Windows の場合)

PrintWriter has closed.

[対処]

PrintWriter クラスをクローズします。

### KAPM04954-W (Windows の場合)

PrintWriter cannot be closed. PrintWriter is null.

[対処]

PrintWriter クラスをクローズできませんでした。PrintWriter クラスは null です。

### KAPM04955-I (Windows の場合)

BufferedReader has closed.

[対処]

BufferedReader クラスをクローズします。

### KAPM04956-W (Windows の場合)

BufferedReader cannot be closed. BufferedReader is null.

[対処]

BufferedReader クラスをクローズできませんでした。BufferedReader クラスは null です。

### KAPM04957-E (Windows の場合)

The specified application command is not registered. application name = "aa...aa"

[対処]

指定されたアプリケーションのコマンドは登録されていません。

aa...aa：オプションで指定したアプリケーション名

### KAPM04958-E (Windows の場合)

The specified application command is already registered. application name = "aa...aa"

[対処]

指定されたアプリケーションのコマンドはすでに登録されています。

aa...aa：アプリケーション名

### KAPM04959-I (Windows の場合)

aa...aa has been added to the file.

[対処]

aa...aa をファイルに追加しました。

aa...aa：アプリケーション名

### KAPM04960-I (Windows の場合)

aa...aa has been removed from the file.

[対処]

aa...aa をファイルから削除しました。

aa...aa：アプリケーション名

### KAPM04970-I (Windows の場合)

Processing ended normally.

[対処]

正常に終了しました。

### KAPM04971-E (Windows の場合)

The specified command is already registered.

[対処]

指定のコマンドはすでに登録されています。

### KAPM04972-E (Windows の場合)

The specified command is not registered.

[対処]

指定のコマンドが登録されていません。

### KAPM04973-E (Windows の場合)

An option is invalid.



[対処]

引数に誤りがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04974-E (Windows の場合)

An unexpected error occurred.

[対処]

予期しないエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04975-E (Windows の場合)

The type of OS is unknown.

[対処]

OS の種類が不明です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04976-E (Windows の場合)

IllegalOptionException occurred. Description = "aa...aa"

[対処]

IllegalOptionException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：エラーの詳細

### KAPM04977-E (Windows の場合)

InconsistencyException occurred. Description = "aa...aa"

[対処]

InconsistencyException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：エラーの詳細

### KAPM05001-I (Windows の場合)

hcmdssrv was entered.

[対処]

hcmdssrv コマンドが入力されました。

### KAPM05002-E (Windows の場合)

Command format is invalid.

[対処]

オプションが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05003-E (Windows の場合)

Option is invalid. option=aa...aa

[対処]

オプションが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：不正パラメーター

### KAPM05004-E (Windows の場合)

Server name is invalid. server-name=aa...aa

[対処]

サーバ名が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：サーバ名

### KAPM05005-E (Windows の場合)

The Win32API has failed. API name=aa...aa, error code=bb...bb

[対処]

WIN32API でエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：WIN32API 名

bb...bb：GetLastError()の結果

### KAPM05006-E (Windows の場合)

Failed to start service. service-name=aa...aa

[対処]

サービスの起動に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：サービス名

### KAPM05007-I (Windows の場合)

Already started service. service-name=aa...aa

[対処]

すでにサービスは起動しています。

aa...aa：サービス名

### KAPM05008-E (Windows の場合)

Failed to stop service. service-name=aa...aa

[対処]

サービスの停止に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：サービス名

### KAPM05009-I (Windows の場合)

Already stopped service. service-name=aa...aa

[対処]

すでにサービスは停止しています。

aa...aa：サービス名

### KAPM05010-E (Windows の場合)

Failed to query service. service-name=aa...aa

[対処]

サービスの状態の問い合わせに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：サービス名

### KAPM05011-E (Windows の場合)

Failed to control service.

[対処]

サービスの制御に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM05012-E (Windows の場合)

Failed to access registry. maintenance-code=aa...aa

[対処]

レジストリーのアクセスに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：保守コード

### KAPM05013-W (Windows の場合)

Failed to read init.conf. maintenance-code=aa...aa

[対処]

init.conf の読み込みに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：保守コード

### KAPM05014-W (Windows の場合)

Failed to initialize trace. api-name=aa...aa,reason=bb...bb

[対処]

ログの初期化に失敗しました。

hcmdssrv コマンドが同時に実行されていないか確認してください。頻繁に発生する場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：ログトレース API 名

bb...bb：保守コード

### KAPM05015-E (Windows の場合)

An internal function has failed. Function name=aa...aa, error code=bb...bb

[対処]

内部関数が失敗しました。

あとに続くメッセージの対処に従ってください。

aa...aa：内部関数名

bb...bb：保守コード

### KAPM05016-I (Windows の場合)

Succeeded in starting of service. service-name=aa...aa

[対処]

サービスの起動要求を受け付けました。

aa...aa：サービス名

### KAPM05017-I (Windows の場合)

Succeeded in stopping of service. service-name=aa...aa

[対処]

サービスの停止要求を受け付けました。

aa...aa：サービス名

### KAPM05018-E (Windows の場合)

A system call has failed. API name=aa...aa, error code=bb...bb

[対処]

システムコールが失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：システムコール名

bb...bb：保守コード

### KAPM05019-W (Windows の場合)

Definition is invalid. name=aa...aa

[対処]

定義が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：定義値名

### KAPM05020-E (Windows の場合)

Failed to open file. maintenance-code=aa...aa

[対処]

ファイルのオープンに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：保守コード

### KAPM05021-E (Windows の場合)

Service does not exist.

[対処]

サービスが存在しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05022-W (Windows の場合)

Service does not exist.

[対処]

サービスが存在しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05023-E (Windows の場合)

Could not find executable file. file-name=aa...aa

[対処]

実行形式ファイルが見つかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：実行形式ファイル

### KAPM05024-W (Windows の場合)

Failed to initialize trace. Reason=aa...aa

[対処]

トレースの初期化に失敗しました。

トレースなしで処理を続行します。

aa...aa：理由

### KAPM05025-I (Windows の場合)

The start type has been successfully changed. service-name = aa...aa

[対処]

スタートタイプの変更に成功しました。

aa...aa：サービス名

### KAPM05026-E (Windows の場合)

An attempt to change the start type has failed. service-name = aa...aa

[対処]

スタートタイプの変更に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：サービス名

### KAPM05027-E (Windows の場合)

An attempt to start the DBMS service has failed.

[対処]

DBMS サービスの開始に失敗しました。

詳細は hcmdsdbsrv のログを参照してください。

### KAPM05028-E (Windows の場合)

An attempt to stop the DBMS service has failed.

[対処]

DBMS サービスの停止に失敗しました。

詳細は hcmdsdbsrv のログを参照してください。

### KAPM05029-E (Windows の場合)

An attempt to acquire the status of the DBMS service has failed.

[対処]

DBMS サービスの状態の取得に失敗しました。

詳細は hcmdsdbsrv のログを参照してください。

### KAPM05030-E (Windows の場合)

An attempt to query the status of a service has failed. (service name = aa...aa)

[対処]

サービスの状態の問い合わせに失敗しました。

前または、あとに続くメッセージの対処に従ってください。

aa...aa：サービス名

### KAPM05035-E (Windows の場合)

An attempt to execute the command aa...aa has failed.

[対処]

コマンドの実行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：実行ファイル名

### KAPM05036-I (Windows の場合)

The command aa...aa was executed successfully. (return code = bb...bb)

[対処]

コマンドの実行が成功しました。

aa...aa：実行ファイル名

bb...bb：リターンコード

### KAPM05037-E (Windows の場合)

An attempt to query a service has failed.

[対処]

サービスの問い合わせに失敗しました。

前または、後に続くメッセージの対処に従ってください。

### KAPM05038-W (Windows の場合)

The error has occurred in aa...aa command. code=bb...bb

[対処]

aa...aa コマンドの実行時にエラーが発生しました。

aa...aa：コマンド

bb...bb：エラーコード

### KAPM05201-E (Windows の場合)

The memory is insufficient.(aa...aa)

[対処]

メモリーが不足しています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。



aa...aa：変数名

### KAPM05202-E (Windows の場合)

The number of options is insufficient.

[対処]

引数の数が不足しています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05203-E (Windows の場合)

There is no value following the option.

[対処]

引数の中でオプションに続く値がありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05204-E (Windows の場合)

Option is invalid.

[対処]

引数の中のオプションに誤りがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05205-E (Windows の場合)

There is only a value though there is no option.

[対処]

引数の中でオプションがないのに値だけがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05206-E (Windows の場合)

The error occurred in dispatcher.

[対処]

ディスパッチャーでエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05207-E (Windows の場合)

The error occurred in the registration of the service controller.

[対処]

サービスコントローラーの登録でエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05208-E (Windows の場合)

The error occurred in the HandlerRoutine.

[対処]

プロセスのハンドラー関数のリスト追加でエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05209-I (Windows の場合)

The service\_stop\_thread is started.

[対処]

サービス停止要求スレッドを開始しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05210-E (Windows の場合)

The error occurred in the service\_stop\_thread.

[対処]

サービス停止要求スレッドでエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05211-E (Windows の場合)

The error occurred in the Report Status.

[対処]

サービスコントロールマネージャーへの進捗報告に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05212-E (Windows の場合)

The error occurred in create JavaVM.

[対処]

JavaVM の生成でエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM05213-E (Windows の場合)

Failed to set processing of JavaVM.

[対処]

JavaVM の設定処理に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM05214-I (Windows の場合)

aa...aa started.

[対処]

サービスを開始しました。

aa...aa：サービス名

### KAPM05215-I (Windows の場合)

aa...aa stopped.

[対処]

サービスを停止しました。

aa...aa：サービス名

### KAPM05216-E (Windows の場合)

The error occurred in the start of service.

[対処]

サービスの開始に失敗しました。または、サービスが異常停止しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM05217-E (Windows の場合)

Failed to get to the option definition file value.

[対処]

オプション定義ファイル値の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05218-E (Windows の場合)

Failed to change the current directory.

[対処]

カレントディレクトリの変更に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05219-E (Windows の場合)

Failed to create JavaVM.

[対処]

JavaVM の生成に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05220-E (Windows の場合)

Failed to connect to JavaVM.

[対処]

JavaVM への接続に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05221-E (Windows の場合)

The class is not found.

[対処]

クラスが見つかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05222-E (Windows の場合)

The method is not found.

[対処]

メソッドが見つかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05223-E (Windows の場合)

The error occurred in the Getinstpath.(aa...aa)

[対処]

レジストリーからキー値を取得する際にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：レジストリーキー値

### KAPM05224-E (Windows の場合)

The error occurred in the LoadLibrary.

[対処]

DLL のロードに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05225-E (Windows の場合)

The error occurred in the GetProcAddress.

[対処]

DLL 中の関数のアドレス取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05226-E (Windows の場合)

The error occurred in the AllocConsole.

[対処]

新しいコンソールをプロセスに割り当てる際にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05227-E (Windows の場合)

The error occurred in the DeleteFile.

[対処]

ファイルの削除でエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05228-E (Windows の場合)

The error occurred in the GenerateConsoleCtrlEvent.

[対処]

コンソールプロセスグループに、指定した信号を送信する際にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05229-E (Windows の場合)

An attempt to execute the command to start the Web container server has failed.

[対処]

Web コンテナサーバ起動コマンドの実行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05230-E (Windows の場合)

An attempt to execute the command to stop the Web container server has failed.

[対処]

Web コンテナサーバ停止コマンドの実行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05231-E (Windows の場合)

An attempt to execute the thread-dump acquisition command has failed.

[対処]

スレッドダンプ取得コマンドの実行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05232-E (Windows の場合)

The service stopped abnormally. (service name = aa...aa)

[対処]

サービスが異常停止しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：サービス名

### KAPM05250-I (Windows の場合)

Registration of the information-search user has finished.

[対処]

情報検索用ユーザーの登録に成功しました。

### KAPM05251-I (Windows の場合)

Deletion of the information-search user has finished.

[対処]

情報検索用ユーザーの削除に成功しました。

### KAPM05252-E (Windows の場合)

An option is invalid.

[対処]

コマンドに指定されたオプションが不正です。

正しいオプションを指定してください。

### KAPM05253-E (Windows の場合)

The specified option contains an invalid character.

[対処]

オプションの引数に指定できない文字が含まれています。

オプションの引数に使用できる文字を指定してください。

### KAPM05255-E (Windows の場合)

An internal error occurred.

[対処]

内部エラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05256-E (Windows の場合)

A fatal error occurred.

[対処]

致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05257-E (Windows の場合)

Log initialization has failed.

[対処]

ログの初期化に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05258-I (Windows の場合)

The command has started.

[対処]

コマンドが開始されました。

### KAPM05259-I (Windows の場合)

The command has ended.

[対処]

コマンドが終了しました。

### KAPM05263-W (Windows の場合)

No registered information exists.

[対処]

登録されている情報はありません。

set オプションでユーザー情報を登録したあと、コマンドを再実行してください。

再度同じメッセージが出力される場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05264-E (Windows の場合)

The file format is invalid.

[対処]

ファイルの形式が誤っています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。



### KAPM05265-E (Windows の場合)

An error occurred during file I/O processing.

[対処]

ファイルの入出力処理でエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM05266-W (Windows の場合)

A server has not been registered.

[対処]

list オプションを指定したときに表示する情報がありませんでした。

set オプションでユーザー情報を登録したあと、コマンドを再実行してください。

再度同じメッセージが出力される場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM05280-I (Windows の場合)

Registration of a secret has succeeded.

[対処]

シークレットの登録が完了しました。

### KAPM05281-I (Windows の場合)

Deletion of a secret has succeeded.

[対処]

シークレットの削除に成功しました。

### KAPM05282-E (Windows の場合)

An option is invalid.

[対処]

オプションが誤っています。

正しいオプションを指定してください。

### KAPM05285-E (Windows の場合)

An internal error occurred.

[対処]

内部エラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05286-E (Windows の場合)

A fatal error occurred.

[対処]

致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05288-I (Windows の場合)

The command has started.

[対処]

hcmsradiussecret コマンドが開始されました。

### KAPM05289-I (Windows の場合)

The command has finished.

[対処]

hcmsradiussecret コマンドが終了しました。

### KAPM05293-W (Windows の場合)

No registered information exists.

[対処]

登録されている情報はありません。

set オプションでシークレットを登録したあと、コマンドを再実行してください。

再度同じメッセージが出力される場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05294-E (Windows の場合)

The file format is invalid.

[対処]

ファイルの形式が誤っています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05295-E (Windows の場合)

An error occurred during file I/O processing.

[対処]

ファイルの入出力処理でエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05296-W (Windows の場合)

A server has not been registered.

[対処]

list オプションを指定したときに表示する情報がありませんでした。

set オプションでシークレットを登録したあと、コマンドを再実行してください。

再度同じメッセージが出力される場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05301-E (Windows の場合)

The license has expired.

[対処]

ライセンスの有効期限が切れています。

有効期限が切れていないライセンスキーを使用してください。

### KAPM05302-E (Windows の場合)

The system environment is incorrect.

[対処]

システムの環境が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05303-E (Windows の場合)

The entered license key is invalid.

[対処]

ライセンスキーの内容が不正です。

ライセンスサーバの発行した、正規のライセンスを使用してください。

### KAPM05304-I (Windows の場合)

Processing ended normally.

[対処]

正常に終了しました。

### KAPM05308-I (Windows の場合)

The acquiring of aa...aa logs started.

[対処]

aa...aa のログ収集を開始しました。

aa...aa : アプリケーション名

### KAPM05309-I (Windows の場合)

Backup of aa...aa started.

[対処]

aa...aa のバックアップを開始しました。

aa...aa : アプリケーション名

### KAPM05310-E (Windows の場合)

The acquiring of aa...aa logs abnormally ended.

[対処]

aa...aa のログ収集は、異常終了しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : アプリケーション名

### KAPM05311-I (Windows の場合)

The acquiring of aa...aa logs successfully ended.

[対処]

aa...aa のログ収集は、正常終了しました。

aa...aa : アプリケーション名

### KAPM05312-E (Windows の場合)

Backup of aa...aa abnormally ended.

[対処]

aa...aa のバックアップは、異常終了しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：アプリケーション名

### KAPM05313-I (Windows の場合)

Backup of aa...aa successfully ended.

[対処]

aa...aa のバックアップは、正常終了しました。

aa...aa：アプリケーション名

### KAPM05314-E (Windows の場合)

The specified directory is not empty.

[対処]

指定されたディレクトリは空ではありません。

空のディレクトリを指定してください。

### KAPM05315-E (Windows の場合)

An option is invalid.

[対処]

指定されたオプションが不正です。

コマンドの引数を確認してください。

### KAPM05316-E (Windows の場合)

The specified directory name aa...aa is invalid.

[対処]

指定されたディレクトリ名 aa...aa が不正です。

指定されたディレクトリが正しいか確認してください。

aa...aa：不正なディレクトリ名

### KAPM05317-E (Windows の場合)

aa...aa is not registered. bb...bb is available.

[対処]

aa...aa は登録されていません。bb...bb が有効です。

登録済みの PP 名を指定してください。

aa...aa：オプションに指定された PP 名

bb...bb：登録済み PP 名

### KAPM05318-I (Windows の場合)

The acquiring of logs successfully ended. aa...aa

[対処]

aa...aa のログ取得に成功しました。

aa...aa：PP 名

### KAPM05319-E (Windows の場合)

The acquiring of logs abnormally ended. aa...aa

[対処]

aa...aa のログ取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：PP 名

### KAPM05320-I (Windows の場合)

Backup successfully ended. (aa...aa)

[対処]

aa...aa のバックアップに成功しました。

aa...aa：PP 名

### KAPM05321-E (Windows の場合)

Backup abnormally ended. (aa...aa)

[対処]

aa...aa のバックアップに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：PP 名

### KAPM05322-E (Windows の場合)

aa...aa does not exist.

[対処]

aa...aa というファイルは存在しません。

ファイルが指定の位置にあることを確認してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM05323-I (Windows の場合)

Information for restore:

To restore the HiCommand shared repository, specify the "/enforce" option .

Before restoring, you have to stop the services "InterServer" and "InterBase Server".

Note that the HiCommand shared repository is overwritten with old backup data after the restore.

[対処]

リストアのための情報：

HiCommand 共通リポジトリを復元するためには、"/enforce"オプションが必要です。

リストアの前に、サービスである"InterServer"サービス、および"InterBaseServer"サービスを停止する必要があります。

リストアすると、バックアップの古いデータで HiCommand 共通リポジトリが上書きされてしまうので注意してください。

### KAPM05324-E (Windows の場合)

The privilege is invalid.

[対処]

実行権限がありません。

実行権限のあるユーザーで実行してください。

### KAPM05325-E (Windows の場合)

An attempt to execute hcmdsras failed.

[対処]

hcmdsras コマンドの実行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05326-E (Windows の場合)

An attempt to execute jar has failed.

[対処]

jar コマンドの実行に失敗しました。

arc オプションのファイル名に、パス名を含んでいないか確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05328-I (Windows の場合)

The hcmsbasebackup processing has succeeded.

[対処]

hcmsbasebackup コマンドの処理は成功しました。

### KAPM05329-E (Windows の場合)

The hcmsbasebackup processing has failed.

[対処]

hcmsbasebackup コマンドの処理は失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM05330-E (Windows の場合)

An option is invalid.

[対処]

指定されたオプションが不正です。

コマンドの引数を確認してください。

### KAPM05331-E (Windows の場合)

The license has expired.

[対処]

ライセンスの有効期限が切れています。

有効期限が切れていないライセンスキーを使用してください。

### KAPM05332-E (Windows の場合)

The system environment is incorrect.

[対処]

システムの環境が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM05333-E (Windows の場合)

The entered license key is invalid.

[対処]

ライセンスキーの内容が不正です。



ライセンスサーバの発行した、正規のライセンスを使用してください。

### KAPM05334-I (Windows の場合)

Processing ended normally.

[対処]

正常に終了しました。

### KAPM05335-E (Windows の場合)

The license key file that was entered could not be found.

[対処]

入力されたライセンスキーファイルが見つかりません。

ライセンスキーファイルのパスが正しいか確認してください。

### KAPM05336-E (Windows の場合)

The license key file that was entered is invalid.

[対処]

入力されたライセンスキーファイルが不正です。

ライセンスキーファイルが壊れている可能性があります。問い合わせ窓口に連絡し、ライセンスキーファイルを再取得してください。

### KAPM05337-I (Windows の場合)

The license key that should be entered does not exist in the license key file.

[対処]

入力するべきライセンスキーがライセンスキーファイル内に見つかりません。

指定するライセンスキーファイルが間違っていないか確認してください。

### KAPM05390-I (Windows の場合)

The hcmdsras processing has succeeded.

[対処]

hcmdsras コマンドの処理は成功しました。

### KAPM05392-W (Windows の場合)

An attempt to get the System Log failed.

[対処]

システムログの取得に失敗しました。

再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05393-W (Windows の場合)

An attempt to get the Application Log failed.

[対処]

アプリケーションログの取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05394-W (Windows の場合)

An attempt to get the Syslog Daemon configuration file failed.

[対処]

syslog デーモンの設定ファイルの取得に失敗しました。

再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05402-E (Windows の場合)

The option(s) specified is insufficient.

[対処]

オプションの指定が不足しています。

必要なオプションをすべて指定してください。

#### KAPM05403-E (Windows の場合)

The option value specified is invalid.

[対処]

オプションと値の対応づけに誤りがあります。

オプションを指定し、その後ろに必要な値（ユーザー名、パスワードなど）を指定してください。

#### KAPM05405-E (Windows の場合)

The option "aa...aa" is not supported.

[対処]

"aa...aa"オプションはサポートしていません。

サポートされていないオプションは指定しないでください。

aa...aa：オプション名

### KAPM05406-E (Windows の場合)

The option "aa...aa" appears 2 times or more.

[対処]

"aa...aa" オプションが 2 回以上指定されています。

オプションの指定を確認してください。

aa...aa：オプション名

### KAPM05407-E (Windows の場合)

The combination of options is invalid.

[対処]

オプションの組み合わせに誤りがあります。

同時に指定できないオプションが複数指定されていないか確認してください。

### KAPM05410-E (Windows の場合)

An exception occurred.

[対処]

例外が発生しました。詳細は後続のメッセージ KAPM49001-E を参照してください。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05411-E (Windows の場合)

The file "aa...aa" could not be read.

[対処]

aa...aa ファイルにアクセスできません。

次のことを確認してください。

- ・ファイルが存在しているか
- ・ファイルが使用中でないか
- ・ファイルの作成ディレクトリは適切か

aa...aa：ファイル名

### KAPM05413-E (Windows の場合)

The input XML contains a grammar mistake.

[対処]

入力された XML に文法の誤りがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05414-E (Windows の場合)

A fatal structure error was detected in the input XML.

[対処]

入力された XML に構造上の誤りがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05415-E (Windows の場合)

An error occurred during communication processing. (Detail: aa...aa)

[対処]

通信中にエラーが発生しました。詳細は後続のメッセージ KAPM49001-E を参照してください。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : 通信エラーの内容

#### KAPM05417-E (Windows の場合)

An invalid URL was detected. ( aa...aa )

[対処]

不正な URL を検出しました。

URL の指定を確認してください。

aa...aa : URL

#### KAPM05418-E (Windows の場合)

The server returned an empty response.

[対処]

サーバから取得したデータに処理結果が含まれていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05419-E (Windows の場合)

An unsupported element type was detected in the XML.

[対処]

入力された XML に、サポートされていないタイプの DOM エLEMENTが含まれています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05422-W (Windows の場合)

aa...aa error(s) were detected in the response.

[対処]

レスポンスに aa...aa 個のエラーがありました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：エラーの個数

#### KAPM05423-E (Windows の場合)

Invalid error information was detected.

[対処]

不正なエラー情報を検出しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05424-E (Windows の場合)

Invalid server information was detected.

[対処]

不正なサーバ情報を検出しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05425-E (Windows の場合)

The input file contains a grammar mistake.

[対処]

入力ファイルに文法の誤りがあります。

指定した定義ファイルの文法の誤りを訂正してください。

#### KAPM05426-E (Windows の場合)

An error occurred when inputting the file.

[対処]

ファイルの入力時にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05427-E (Windows の場合)

The specified value is invalid. value = aa...aa

[対処]

指定された値が不正です。

ユーザー設定アプリケーションファイルに指定した値が正しいか確認してください。

aa...aa : 値

#### KAPM05432-E (Windows の場合)

Link registration processing has failed. Processing is interrupted.

[対処]

リンク登録プロセスは失敗しました。処理は中断します。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05433-E (Windows の場合)

The acquisition as a result of registration processing has failed.

[対処]

登録処理の結果の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05434-E (Windows の場合)

I/O of XML has failed.

[対処]

XML の入出力は失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05435-E (Windows の場合)

An error occurred in the SAX parser.

[対処]

SAX のパーサーでエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05436-E (Windows の場合)

An attempt to analyze the execution result has failed.

[対処]

実行結果の分析が失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05437-E (Windows の場合)

The execution result of the XREP processing was null.

[対処]

XREP 処理の実行結果は null でした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05438-W (Windows の場合)

The "aa...aa" xrep processing result is bb...bb.

[対処]

「aa...aa」 xrep 処理の結果は bb...bb です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : hcmdsxrep コマンドの出力結果

bb...bb : コマンドの出力結果

#### KAPM05439-E (Windows の場合)

An attempt to register a link has failed.

[対処]

リンクの登録に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05440-E (Windows の場合)

An attempt to delete a link has failed.

[対処]

リンクの削除に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05441-W (Windows の場合)

An attempt to check the result has failed.

[対処]

結果のチェックに失敗しました。

ユーザー設定アプリケーションファイルに指定した値が正しいか確認してください。

#### KAPM05442-E (Windows の場合)

The registered information was not found.

[対処]

登録された情報は見つかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05443-E (Windows の場合)

The table that registers a link does not exist.

[対処]

リンクを登録するテーブルが存在しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05444-E (Windows の場合)

An error occurred within the server.

[対処]

サーバ内でエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05445-E (Windows の場合)

An unexpected error occurred within the server.

[対処]

サーバ内でそのほかのエラーが発生しました。



原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

#### KAPM05446-I (Windows の場合)

Processing ended normally.

[対処]

処理は正常終了しました。

#### KAPM05501-I (Windows の場合)

Backing up the database to file aa...aa...

[対処]

aa...aa ファイルへのデータベースのバックアップをしています。

aa...aa : ファイル名

#### KAPM05502-I (Windows の場合)

INTERBASE\_PID=aa...aa.

[対処]

INTERBASE のプロセス ID です。

aa...aa : INTERBASE のプロセス ID

#### KAPM05503-W (Windows の場合)

The file aa...aa will be overwritten. Is this OK?

[対処]

aa...aa ファイルが上書きされます。よろしいですか？

続行すると aa...aa ファイルが上書きされます。

aa...aa : ファイル名

#### KAPM05504-W (Windows の場合)

The HiCommand Server database will be overwritten by this procedure. Is this OK?

[対処]

HiCommand Base database は上書きされます。よろしいですか？

続行すると HiCommand Base database は上書きされます。

### KAPM05505-E (Windows の場合)

The aa...aa file does not exist or is not readable.The HiCommand Server database was not altered.

[対処]

aa...aa ファイルは存在しないか読み取り可能ではありません。HiCommand Base database は変更されませんでした。

aa...aa ファイルが存在することを確認してください。また、aa...aa ファイルの権限を確認してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM05506-E (Windows の場合)

The aa...aa file does not exist or is not readable.The HiCommand Server database was not altered.

[対処]

aa...aa ファイルは存在しません。HiCommand Base database は変更されませんでした。

aa...aa ファイルが存在することを確認してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM05507-I (Windows の場合)

Restoring the database from the aa...aa file...

[対処]

aa...aa ファイルからデータベースを回復しています。

aa...aa：ファイル名

### KAPM05508-E (Windows の場合)

The path of the specified database file is invalid.

[対処]

指定されたデータベースファイルのパスが不正です。

次に示すファイルの DATABASE.path の値を確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>%conf%user.conf

Solaris 版または Linux 版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

### KAPM05509-E (Windows の場合)

The specified database file was not found.

[対処]

指定されたデータベースファイルが見つかりません。

次に示すファイルの DATABASE.path の値を確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>\¥conf¥user.conf

Solaris 版または Linux 版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

### KAPM05510-E (Windows の場合)

An attempt to read to a file has failed. file name=aa...aa.

[対処]

ファイルの読み込みに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM05511-E (Windows の場合)

An unexpected error occurred.

[対処]

予期しないエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05512-I (Windows の場合)

Backup has succeeded.

[対処]

バックアップに成功しました。

### KAPM05513-E (Windows の場合)

An attempt to back up has failed.

[対処]

バックアップに失敗しました。

コマンド実行後に画面に出力されたメッセージに従って対処してください。

### KAPM05514-I (Windows の場合)

Restoration has succeeded.

[対処]

リストアに成功しました。

### KAPM05515-E (Windows の場合)

An attempt to restore has failed.

[対処]

リストアに失敗しました。

コマンド実行後に画面に出力されたメッセージに従って対処してください。

### KAPM05516-E (Windows の場合)

The setup of the specified database is invalid.

[対処]

指定されたデータベースの設定は不正です。

次に示すファイルの DATABASE で始まるキーの設定を確認してください。

Windows 版：<HBase インストールフォルダ>¥conf¥user.conf

Solaris 版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

### KAPM05530-I (Windows の場合)

Backup of the database has started.

[対処]

データベースのバックアップを開始しました。

### KAPM05531-I (Windows の場合)

Backup of the database has ended.

[対処]

データベースのバックアップが終了しました。

### KAPM05532-I (Windows の場合)

Restoration of the database has started.

[対処]

データベースのリストアを開始しました。

### KAPM05533-I (Windows の場合)

Restoration of the database has ended.

[対処]

データベースのリストアが終了しました。

### KAPM05534-I (Windows の場合)

The database will now be backed up to file aa...aa.

[対処]

aa...aa ファイルにバックアップします。

aa...aa : バックアップファイル名

### KAPM05535-I (Windows の場合)

The system area has been damaged. Do you want to recover the system? [y or n]

[対処]

システム領域が破壊されています。このシステムを復旧するかどうか選択してください。復旧する場合は y を、復旧しない場合は n を入力してください。

### KAPM05536-I (Windows の場合)

Please press the Enter key.

[対処]

[Enter] キーを押してください。

### KAPM05537-I (Windows の場合)

Stop the HiRDB service before restoring the database.

[対処]

リストアする前に、HiRDB のサービスを停止してください。

### KAPM05538-I (Windows の場合)

Re-creation of the system area has started.

[対処]

システムエリアの再作成を開始しました。

### KAPM05539-I (Windows の場合)

Re-creation of the system area has ended.

[対処]

システムエリアの再作成が終了しました。

### KAPM05540-I (Windows の場合)

Re-creation of the RD area has started.

[対処]

RD エリアの再作成を開始しました。

#### KAPM05541-I (Windows の場合)

Re-creation of the RD area has ended.

[対処]

RD エリアの再作成が終了しました。

#### KAPM05544-E (Windows の場合)

An attempt to back up the database has failed.

[対処]

データベースのバックアップに失敗しました。

ディレクトリの指定に誤りがないことを確認してください。誤りがない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

#### KAPM05545-E (Windows の場合)

An attempt to restore the database has failed.

[対処]

データベースのリストアに失敗しました。

ディレクトリの指定に誤りがないことを確認してください。誤りがない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

#### KAPM05546-W (Windows の場合)

The backed-up version is different from the version in the current environment.

[対処]

バックアップ時と現在の環境のバージョンが異なります。

#### KAPM05547-I (Windows の場合)

Do you want to continue and restore the database?

[対処]

データベースのリストアを続行しますか？

#### KAPM05548-I (Windows の場合)

Restoration of the database will continue.

[対処]

データベースのリストアを続行します。

### KAPM05550-E (Windows の場合)

The option(s) specified is invalid.

[対処]

オプションが不正です。

正しいオプションを指定してください。

### KAPM05551-E (Windows の場合)

An attempt to execute the aa...aa command has failed.

[対処]

aa...aa コマンドの実行に失敗しました。

コマンドの指定に誤りがないことを確認してください。誤りがない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：コマンド名

### KAPM05552-E (Windows の場合)

HiRDB has not been installed.

[対処]

HiRDB がインストールされていません。

HiRDB がインストールされていることを確認してください。

### KAPM05553-E (Windows の場合)

The RD area of the specified program type could not be found.

[対処]

指定されたプログラム種別の RD エリアが見つかりませんでした。

HiRDB がセットアップされていることを確認してください。

### KAPM05554-E (Windows の場合)

The file aa...aa could not be deleted.

[対処]

aa...aa ファイルが削除できませんでした。

aa...aa：ファイル名

### KAPM05555-E (Windows の場合)

An attempt to set the environment variable has failed.

[対処]

環境変数の設定に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05556-E (Windows の場合)

An attempt to create the backup file has failed.

[対処]

バックアップファイルの作成に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05557-E (Windows の場合)

An I/O error occurred.

[対処]

ファイルの入出力時にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05558-E (Windows の場合)

An attempt to open the archive file has failed.

[対処]

アーカイブファイルの展開に失敗しました。

ファイルの指定に誤りがないことを確認してください。誤りがない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05559-E (Windows の場合)

The backup file format is invalid.

[対処]

バックアップファイルが不正です。

正しいバックアップファイルを指定してください。

### KAPM05560-E (Windows の場合)

The database location of the specified program type has not been created.

[対処]

指定したプログラム種別のデータベース領域が作成されていません。

指定の製品がインストールされていることを確認してください。



### KAPM05561-I (Windows の場合)

The database was backed up successfully.

[対処]

データベースのバックアップに成功しました。

### KAPM05562-E (Windows の場合)

An attempt to back up the database has failed.

[対処]

データベースのバックアップに失敗しました。

### KAPM05563-I (Windows の場合)

The database was completely restored.

[対処]

データベースの全体リストアに成功しました。

### KAPM05564-E (Windows の場合)

An attempt to completely restore the database has failed.

[対処]

データベースの全体リストアに失敗しました。

### KAPM05565-I (Windows の場合)

The database was partially restored.

[対処]

データベースの部分リストアに成功しました。

### KAPM05566-E (Windows の場合)

An attempt to partially restore the database has failed.

[対処]

データベースの部分リストアに失敗しました。

### KAPM05567-E (Windows の場合)

An exception occurred.

[対処]

例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05568-E (Windows の場合)

aa...aa:bb...bb

[対処]

デバッグ用メッセージです。

aa...aa：コマンド名

bb...bb：メッセージ

#### KAPM05569-E (Windows の場合)

aa...aa

[対処]

デバッグ用メッセージです。

aa...aa：コマンド名

#### KAPM05570-I (Windows の場合)

Processing ended normally.

[対処]

処理が完了しました。

#### KAPM05573-E (Windows の場合)

The option(s) specified is invalid.

[対処]

オプションが不正です。

正しいオプションを指定してください。

#### KAPM05574-E (Windows の場合)

An attempt to execute the aa...aa command has failed.

[対処]

aa...aa コマンドの実行に失敗しました。

コマンドの指定に誤りがないことを確認してください。誤りがない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：コマンド名

### KAPM05575-E (Windows の場合)

HiRDB has not been installed.

[対処]

HiRDB がインストールされていません。

HiRDB がインストールされていることを確認してください。

### KAPM05576-E (Windows の場合)

The RD area of the specified program type could not be found.

[対処]

指定されたプログラム種別の RD エリアが見つかりませんでした。

HiRDB がセットアップされていることを確認してください。

### KAPM05577-E (Windows の場合)

An attempt to clear an HiRDB environment variable has failed.

[対処]

HiRDB の環境変数のクリアに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05578-E (Windows の場合)

The database location of the specified program type has not been created.

[対処]

指定したプログラム種別のデータベース領域が作成されていません。

指定の製品がインストールされていることを確認してください。

### KAPM05579-E (Windows の場合)

An exception occurred.

[対処]

例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05580-I (Windows の場合)

Re-creation of the database has started.

[対処]

データベースの再作成を開始しました。

#### KAPM05581-I (Windows の場合)

Re-creation of the database has ended.

[対処]

データベースの再作成が終了しました。

#### KAPM05582-I (Windows の場合)

Unsetup of aa...aa has started.

[対処]

aa...aa のアンセットアップを開始しました。

aa...aa : 製品名

#### KAPM05583-I (Windows の場合)

Unsetup of aa...aa has ended.

[対処]

aa...aa のアンセットアップが終了しました。

aa...aa : 製品名

#### KAPM05584-I (Windows の場合)

Setup of aa...aa has started.

[対処]

aa...aa のセットアップを開始しました。

aa...aa : 製品名

#### KAPM05585-I (Windows の場合)

Setup of aa...aa has ended.

[対処]

aa...aa のセットアップが終了しました。

aa...aa : 製品名

#### KAPM05586-I (Windows の場合)

Execution of the aa...aa command has started.

[対処]

aa...aa の処理を開始しました。

aa...aa：コマンド名

### KAPM05587-I (Windows の場合)

Execution of the aa...aa command ended normally.

[対処]

aa...aa の処理が終了しました。

aa...aa：コマンド名

### KAPM05588-I (Windows の場合)

Backup of the parameter definition file has ended.

[対処]

パラメーター定義ファイルのバックアップを完了しました。

### KAPM05589-I (Windows の場合)

The backup file of the parameter definition file has been deleted.

[対処]

パラメーター定義ファイルのバックアップファイルが削除されました。

### KAPM05590-E (Windows の場合)

The option(s) specified is invalid.

[対処]

オプションが不正です。

正しいオプションを指定してください。

### KAPM05591-E (Windows の場合)

An attempt to execute the aa...aa command has failed.

[対処]

aa...aa コマンドの実行に失敗しました。

コマンドの指定に誤りがないことを確認してください。誤りがない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：コマンド名

### KAPM05592-E (Windows の場合)

HiRDB has not been set up.

[対処]

HiRDB がセットアップされていません。

HiRDB がセットアップされていることを確認してください。

### KAPM05593-E (Windows の場合)

The aa...aa file was not found.

[対処]

aa...aa ファイルが見つかりませんでした。

HiRDB がセットアップされていることを確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM05594-E (Windows の場合)

The aa...aa file could not be read.

[対処]

aa...aa ファイルが読み取れませんでした。

HiRDB がセットアップされていることを確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM05595-E (Windows の場合)

The aa...aa folder could not be deleted.

[対処]

aa...aa フォルダが削除できませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：フォルダ名

### KAPM05596-E (Windows の場合)

An SQL exception occurred.

[対処]

SQLException が発生しました。

HiRDB が起動していることを確認してください。起動している場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05597-E (Windows の場合)

An attempt to clear the HiRDB system environment variables has failed.

[対処]

HiRDB のシステム環境変数のクリアに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05598-E (Windows の場合)

An exception occurred.

[対処]

例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05599-E (Windows の場合)

aa...aa:bb...bb

[対処]

aa...aa:コマンド名

bb...bb:メッセージ

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : コマンド名

bb...bb : メッセージ

### KAPM05601-I (Windows の場合)

The acquisition of HiRDB detail logs has started.

[対処]

HiRDB の詳細ログ収集を開始しました。

### KAPM05602-I (Windows の場合)

The acquisition of HiRDB detail logs was successful.

[対処]

HiRDB の詳細ログ収集に成功しました。

### KAPM05603-I (Windows の場合)

The acquisition of the HiRDB RDAREA has started.

[対処]

HiRDB の RDAREA 収集を開始しました。

#### KAPM05604-I (Windows の場合)

The acquisition of the HiRDB RDAREA was successful.

[対処]

HiRDB の RDAREA 収集に成功しました。

#### KAPM05605-I (Windows の場合)

The acquisition of the table data has started.

[対処]

テーブルデータの収集を開始しました。

#### KAPM05606-I (Windows の場合)

The acquisition of the table data was successful.

[対処]

テーブルデータの収集に成功しました。

#### KAPM05607-E (Windows の場合)

The command aa...aa is executing in another process.

[対処]

別プロセスでコマンドが実行中です。

別のプロセスのコマンドが終了したあとに、コマンドを再実行してください。

aa...aa : コマンド名

#### KAPM05608-E (Windows の場合)

The wait for the end of the command aa...aa has failed.

[対処]

別プロセスで実行中のコマンドの終了待ちに失敗しました。

コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa : コマンド名

#### KAPM05609-E (Windows の場合)

The command aa...aa timed out and ended.

[対処]



別プロセスで実行中のコマンドがタイムアウトしました。

コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：コマンド名

### KAPM05610-I (Windows の場合)

The specified product is a version for which registration data can be moved. (This was determined by comparing the versions of the specified product and the product to be installed.)

[対処]

指定された製品とインストールされている製品を比較した結果、登録データを移動できるバージョンです。

### KAPM05611-E (Windows の場合)

The specified product is a version for which registration data cannot be moved. (This was determined by comparing the versions of the specified product and the product to be installed.)

[対処]

指定された製品とインストールされている製品を比較した結果、登録データを移動できないバージョンです。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05612-E (Windows の場合)

The version of the specified product could not be acquired. (product name = aa...aa)

[対処]

バージョン取得機能の実行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：製品名

### KAPM05613-E (Windows の場合)

The format of the version number file for the specified product is invalid.

[対処]

指定された製品のバージョン番号ファイルの形式が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05614-E (Windows の場合)

The specified product is not installed. (product name = aa...aa)

[対処]

バージョンチェック機能で指定した製品がインストールされていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：製品名

### KAPM05615-E (Windows の場合)

An internal error occurred: aa...aa

[対処]

内部エラーの原因を特定するための詳細メッセージをログに表示します。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：詳細メッセージ

### KAPM05616-E (Windows の場合)

The number of specified options is invalid.

[対処]

バージョンチェック機能で指定したオプションの数が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05617-E (Windows の場合)

The contents of the version file are invalid.

[対処]

バージョン番号ファイルの中身が数字だけではありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05618-I (Windows の場合)

The hcmdsppcheck command has started.

[対処]

バージョンチェック機能が開始されました。

### KAPM05619-I (Windows の場合)

The hcmdsppcheck command has ended.

[対処]

バージョンチェック機能が終了しました。

### KAPM05620-I (Windows の場合)

The hcmdsppvrs command was successful.

[対処]

バージョン取得機能が成功しました。

### KAPM05621-E (Windows の場合)

The hcmdsppvrs command failed.

[対処]

バージョン取得機能の実行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05622-E (Windows の場合)

Initialization of the log failed.

[対処]

ログの初期化に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05623-E (Windows の場合)

An attempt to assign memory to store the log file path has failed.

[対処]

ログファイルパスを格納するメモリの確保に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05624-E (Windows の場合)

An attempt to acquire the installation path has failed.

[対処]

インストールパスの取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05625-E (Windows の場合)

The product names do not match.

[対処]

バージョンチェック機能で指定された製品名が、登録されている製品名と一致していません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05626-E (Windows の場合)

The product name is not specified.

[対処]

バージョンチェック機能で指定しなければならない製品名が指定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05627-E (Windows の場合)

There is no version number file.

[対処]

バージョン取得機能で指定した製品はサポート対象外です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05628-I (Windows の場合)

A file already exists at the specified output destination.

[対処]

バージョンアップ許可ファイルがすでに存在します。

#### KAPM05629-E (Windows の場合)

A folder already exists at the specified output destination.

[対処]

バージョンチェック機能で指定された出力先には、すでにフォルダがあります。

出力先のフォルダを削除したあと、再度コマンドを実行するか、空のディレクトリを指定してください。

### KAPM05630-E (Windows の場合)

There is no registry key for HBase.

[対処]

HBase のレジストリーキーがありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05640-I (Windows の場合)

The user ID and password were changed successfully.

[対処]

指定したユーザー ID、パスワードの更新に成功しました。

### KAPM05641-I (Windows の場合)

There is no password file to reference.

[対処]

ユーザー ID およびパスワードを書き出すパスワードファイルが見つかりません。

### KAPM05642-W (Windows の場合)

Neither the user ID nor the password was changed.

[対処]

指定したユーザー ID、パスワードが変更前と同じです。

変更前と異なるユーザー ID とパスワードを指定してください。

### KAPM05643-E (Windows の場合)

The format of the password file is invalid.

[対処]

パスワードファイルが改ざんされているおそれがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05644-E (Windows の場合)

An attempt to change the user ID and password has failed.

[対処]

エラーが発生したため、指定したユーザー ID およびパスワードの更新に失敗しました。

直前のログを参照してください。

### KAPM05645-E (Windows の場合)

An option is invalid.

[対処]

オプションの指定を確認してください。

オプションを正しく指定してからコマンドを再実行してください。

### KAPM05646-E (Windows の場合)

The specified argument contains an invalid character.

[対処]

オプションに指定できない文字が含まれています。

正しい文字を入力してください。

### KAPM05647-E (Windows の場合)

An attempt to acquire the HiCommand Suite Common Component installation path has failed.

[対処]

HiCommand Suite 共通コンポーネントのインストールパスの取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05648-E (Windows の場合)

An attempt to initialize the log has failed.

[対処]

ログの初期化に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05649-E (Windows の場合)

An internal error occurred.

[対処]

内部エラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05650-E (Windows の場合)

A fatal error occurred.

[対処]

致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM05654-E (Windows の場合)

An attempt to output the password file has failed.

[対処]

パスワードファイルを書き出す処理で障害が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM05655-E (Windows の場合)

The character string specified by the option is too long.

[対処]

オプションで指定した文字列が最大文字数を超えています。

文字数の制限値を超えない文字列を入力してください。

### KAPM05656-E (Windows の場合)

The character string specified by the option is too short.

[対処]

オプションで指定した文字列が最少文字数を下回っています。

文字数の制限値を超えない文字列を入力してください。

### KAPM05657-I (Windows の場合)

The hcmdschangeaccount command has started.

[対処]

hcmdschangeaccount コマンドを開始しました。

### KAPM05658-I (Windows の場合)

The hcmdschangeaccount command has ended.

[対処]

hcmdschangeaccount コマンドが終了しました。

### KAPM05659-E (Windows の場合)

The program product specified by the type option is invalid.

[対処]

type オプションに指定した値が不正です。

正しい値を入力してください。

### KAPM05660-E (Windows の場合)

The user ID specified by the newid option is invalid.

[対処]

newid オプションに指定した値が不正です。

正しい値を入力してください。

### KAPM05661-E (Windows の場合)

The password specified by the newpass option is invalid.

[対処]

newpass オプションに指定した値が不正です。

正しい値を入力してください。

### KAPM05662-E (Windows の場合)

An attempt to read the password file has failed.

[対処]

パスワードファイルを読み込む処理で障害が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM05663-E (Windows の場合)

The specified user already exists.

[対処]

指定されたユーザーはすでに存在します。

ユーザー名を変更したのち再実行してください。

### KAPM05672-I (Windows の場合)

The memory size was changed successfully.

[対処]

メモリサイズの変更に成功しました。



### KAPM05673-E (Windows の場合)

An attempt to change the memory size has failed.

[対処]

メモリサイズの変更に失敗しました。

前または、後に続くメッセージの対処に従ってください。

### KAPM05674-E (Windows の場合)

A fatal error occurred during processing.

[対処]

処理中に致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05675-E (Windows の場合)

The service is running.

[対処]

サービスが起動中です。

サービスを停止してからコマンドを再度実行してください。

### KAPM05676-E (Windows の場合)

In a Windows x32 environment, the memory size cannot be changed to Large.

[対処]

Windows x32 の環境では Large オプションを指定できません。

正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。

### KAPM05677-E (Windows の場合)

The parameter is invalid.

[対処]

パラメーターが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05678-I (Windows の場合)

The current memory size is aa...aa.

[対処]

現在のメモリサイズを表示します。

aa...aa：メモリサイズ

### KAPM05679-E (Windows の場合)

The current memory size is unknown.

[対処]

現在のメモリサイズが不明です。

hcmdschgheap コマンドを使用してメモリサイズを再設定してください。

### KAPM05680-E (Windows の場合)

An option is invalid.

[対処]

オプションが不正です。

正しいオプションを指定してコマンドを再実行してください。

### KAPM05681-E (Windows の場合)

An entered argument is invalid.

[対処]

不正な引数が入力されました。

適切な引数を指定してください。

### KAPM05682-E (Windows の場合)

The specified options are insufficient.

[対処]

必要なオプションが指定されていません。

正しいオプションを指定し、再実行してください。

### KAPM05683-E (Windows の場合)

The value specified for an option is invalid. (option = aa...aa)

[対処]

オプションに指定した値が不正です。

オプションに指定した値を確認してください。

aa...aa：オプション名

### KAPM05684-E (Windows の場合)

The specified value is invalid. (value = aa...aa)

[対処]

指定した値が不正です。

適切な値を指定してください。

aa...aa：値

### KAPM05685-E (Windows の場合)

The hcnds.home value cannot be acquired.

[対処]

"hcnds.home"の値が取得できませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05686-E (Windows の場合)

An attempt to load the file has failed. (file = aa...aa)

[対処]

ファイルの読み込みに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM05687-I (Windows の場合)

Processing ended normally.

[対処]

コマンドが正常終了しました。

### KAPM05688-E (Windows の場合)

Execution of the hcndsweb command has failed.

[対処]

hcndsweb コマンドの実行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05689-E (Windows の場合)

Execution of the hcmdsweb2 command has failed.

[対処]

hcmdsweb2 コマンドの実行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05690-E (Windows の場合)

In Windows x86 version, you cannot specify Large.

[対処]

Windows の x86 版では、Large を設定できません。

正しいオプションを指定してからコマンドを再実行してください。

### KAPM05691-E (Windows の場合)

Command execution failed because services were running.

[対処]

サービスが起動しているので、コマンドを実行できません。

すべての Suite 製品、Single Sign On Server、および Common Web Service を停止してからコマンドを再実行してください。

### KAPM05692-E (Windows の場合)

The command cannot be executed because multiple containers are not registered.

[対処]

コンテナが複数登録されていないため、コマンドを実行できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05699-E (Windows の場合)

An exception occurred.

[対処]

例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05802-E (Windows の場合)

The option is invalid.

[対処]

オプションが不正です。

正しいオプションを指定してください。

### KAPM05803-E (Windows の場合)

The specified arguments are insufficient.

[対処]

指定するオプションが不足しています。

正しいオプションを指定してください。

### KAPM05804-E (Windows の場合)

The specified value of option is invalid. (Option = aa...aa)

[対処]

オプションに指定した値が不正です。

オプションに指定した値を確認してください。

aa...aa：オプション名

### KAPM05805-E (Windows の場合)

The specified directory cannot be created. (directory = aa...aa)

[対処]

指定したディレクトリを作成できませんでした。

ディレクトリに書き込み権限があることを確認してください。

aa...aa：ディレクトリ名

### KAPM05806-E (Windows の場合)

The specified directory name already existed as a file. (file = aa...aa)

[対処]

指定したディレクトリがファイルとして存在します。

ほかのディレクトリ名を指定してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM05807-E (Windows の場合)

The specified value is invalid. (value = aa...aa)

[対処]

指定した値が不正です。

正しい値を設定してください。

aa...aa：指定された値

### KAPM05808-E (Windows の場合)

The file aa...aa does not exist.

[対処]

ファイル aa...aa がありません。

ファイルの指定に誤りがないことを確認してください。誤りがない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM05809-E (Windows の場合)

The directory aa...aa does not exist.

[対処]

ディレクトリ aa...aa がありません。

ファイルの指定に誤りがないことを確認してください。誤りがない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：ディレクトリ名

### KAPM05810-E (Windows の場合)

The file aa...aa already exists.

[対処]

ファイル aa...aa がすでにあります。

ファイルを消去するか、別のディレクトリに移動してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM05811-E (Windows の場合)

Command aa...aa returns value bb...bb. The error message is cc...cc.

[対処]

コマンド aa...aa が戻り値 bb...bb を返しました。エラーメッセージは cc...cc です。

オプションに指定した値が正しいことを確認してください。正しい場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：コマンド名

bb...bb：戻り値

cc...cc：エラーメッセージ

### KAPM05812-I (Windows の場合)

Processing ended normally.

[対処]

処理が正常終了しました。

### KAPM05813-E (Windows の場合)

An IOException occurred. (details = aa...aa)

[対処]

IOException が発生しました。詳細は aa...aa です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：例外の詳細

### KAPM05814-E (Windows の場合)

An exception occurred. (details = aa...aa)

[対処]

例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：例外の詳細

### KAPM05815-E (Windows の場合)

A NullPointerException occurred. (details = aa...aa)

[対処]

NullPointerException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：例外の詳細

### KAPM05816-E (Windows の場合)

An error occurred while executing the hcmdsauthmode command.

[対処]

hcmdsauthmode コマンドの実行中にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05817-E (Windows の場合)

There is no RD area in the system.

[対処]

システムに RD エリアがありません。

HiCommand 製品がインストールされていることを確認してください。

### KAPM05818-I (Windows の場合)

The hcmdsauthmove command has started.

[対処]

hcmdsauthmove コマンドを開始しました。

### KAPM05819-I (Windows の場合)

Processing to import data has started.

[対処]

データのインポート処理を開始しました。

### KAPM05820-I (Windows の場合)

Processing to import data has ended.

[対処]

データのインポート処理が終了しました。

### KAPM05821-I (Windows の場合)

Processing to export data has started.

[対処]

データのエクスポート処理を開始しました。

### KAPM05822-I (Windows の場合)

Processing to export data has ended.

[対処]

データのエクスポート処理が終了しました。

### KAPM05823-E (Windows の場合)

HiRDB has not started.

[対処]

HiRDB が開始していません。



HiRDB を起動してください。

### KAPM05824-E (Windows の場合)

The directory aa...aa already exists.

[対処]

ディレクトリ aa...aa がすでにあります。

別のディレクトリを指定してください。

aa...aa：ディレクトリ名

### KAPM05825-E (Windows の場合)

An HSSOException occurred. (details = aa...aa)

[対処]

HSSOException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：例外の詳細

### KAPM05826-E (Windows の場合)

A CIMException occurred. (details = aa...aa)

[対処]

CIMException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：例外の詳細

### KAPM05827-E (Windows の場合)

The specified directory is not empty. (directory name = aa...aa)

[対処]

指定したディレクトリは空ではありません。

空のディレクトリを指定してください。

aa...aa：ディレクトリ名

### KAPM05828-E (Windows の場合)

An attempt to execute the hcndsauthmove command has failed.

[対処]

hcndsauthmove コマンドの実行に失敗しました。

直前のメッセージ KAPMxxxxx-E を参照してください。

### KAPM05829-E (Windows の場合)

A fatal error occurred.

[対処]

致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05830-E (Windows の場合)

An attempt to establish a connection has failed.

[対処]

コネクション生成に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05831-E (Windows の場合)

An attempt to execute SQL has failed.

[対処]

SQL 実行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05832-I (Windows の場合)

The authentication data was backed up successfully.

[対処]

認証データのバックアップに成功しました。

### KAPM05833-E (Windows の場合)

An attempt to back up the authentication data has failed.

[対処]

認証データのバックアップに失敗しました。

### KAPM05834-I (Windows の場合)

The authentication data was restored successfully.

[対処]

認証データのリストアに成功しました。

### KAPM05835-E (Windows の場合)

An attempt to restore the authentication data has failed.

[対処]

認証データのリストアに失敗しました。

### KAPM05836-E (Windows の場合)

An attempt to acquire the physical table name has failed. (table name = aa...aa)

[対処]

論理テーブル名から物理テーブル名を求められませんでした。

DBMS が起動していることを確認してから再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：テーブル名

### KAPM05837-W (Windows の場合)

The column data exceeds 80 characters. (column data = aa...aa)

[対処]

TNB\_AccountUser テーブルのカラムデータが 80 文字を超えています。

aa...aa：カラムデータ

### KAPM05838-E (Windows の場合)

An attempt to execute the SQL has failed. (SQL = aa...aa, error code = bb...bb)

[対処]

SQL の実行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：実行した SQL ステートメント

bb...bb：エラーコード

### KAPM05840-E (Windows の場合)

The option is invalid.

[対処]

オプションは無効です。

オプションの指定を見直して再実行してください。

### KAPM05841-E (Windows の場合)

The option is invalid. Code=[aa...aa], Data=[bb...bb]

[対処]

オプションは無効です。

オプションの指定を見直して再実行してください。

aa...aa：発生箇所を示すコード

bb...bb：発生したオプションや値

### KAPM05842-I (Windows の場合)

hcmsdbanner [aa...aa]{,[bb...bb],.....[.....]}

[対処]

コマンドに指定されたオプションを表示します。

aa...aa：コマンドライン引数

bb...bb：コマンドライン引数

### KAPM05843-E (Windows の場合)

The message file does not exist.

[対処]

file オプションに指定したメッセージファイルが存在しません。

正しいファイルを指定して、コマンドを実行してください。

### KAPM05844-E (Windows の場合)

The path specified for the message file is not a file.

[対処]

file オプションに指定したメッセージファイルのパスは、ファイルではありません。

正しいファイルを指定して、コマンドを実行してください。

### KAPM05845-E (Windows の場合)

The message exceeded 1000 characters.

[対処]

file オプションに指定したメッセージファイルのメッセージが 1,000 文字を超えました。

メッセージを 1,000 文字以下としてください。

### KAPM05846-E (Windows の場合)

The path specified in the aa...aa option is not an absolute path.

[対処]

aa...aa オプションで指定したパスは絶対パスではありません。

絶対パスを指定してから再実行してください。

aa...aa：オプション

### KAPM05850-E (Windows の場合)

An attempt to set the banner message display has failed.

[対処]

バナーメッセージの設定に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM05851-E (Windows の場合)

An attempt to set the banner message display has failed. File = [aa...aa], Code = [bb...bb]

[対処]

バナーメッセージの設定に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：ファイルまたはディレクトリ

bb...bb：発生箇所を示すコード

### KAPM05852-I (Windows の場合)

Setting of the banner message display has been completed.

[対処]

バナーメッセージの設定を完了しました。

### KAPM05860-W (Windows の場合)

The banner message display has already been cancelled.

[対処]

バナーメッセージはすでに解除されています。

### KAPM05861-E (Windows の場合)

An attempt to cancel the banner message display has failed.

[対処]

バナーメッセージの解除に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05862-E (Windows の場合)

An attempt to cancel the banner message display has failed. File = [aa...aa], Code=[bb...bb]

[対処]

バナーメッセージの解除に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイルまたはディレクトリ

bb...bb：発生箇所を示すコード

### KAPM05863-I (Windows の場合)

Cancellation of the banner message display has been completed.

[対処]

バナーメッセージの解除が完了しました。

### KAPM05876-E (Windows の場合)

A fatal error occurred during processing.

[対処]

処理中に致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05879-E (Windows の場合)

aa...aa

[対処]

デバッグ用情報です。

aa...aa：デバッグ用情報

### KAPM05880-E (Windows の場合)

The value of EXCurrentVersion is invalid.

[対処]

EXCurrentVersion の値が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05881-E (Windows の場合)

EXCurrentVersion does not exist.

[対処]

取得したレジストリキー下にレジストリ値 EXCurrentVersion がありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05882-E (Windows の場合)

The registry key that must be acquired does not exist.

[対処]

取得されるべきレジストリキーはありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05883-E (Windows の場合)

A fatal error occurred.

[対処]

致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05884-E (Windows の場合)

The version management file is invalid

[対処]

バージョン管理ファイルが無効です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05885-E (Windows の場合)

The version management file that must be acquired does not exist.

[対処]

取得するべきバージョン管理ファイルがありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05886-E (Windows の場合)

An attempt to acquire the version has failed.

[対処]

バージョン取得に失敗しました。

製品のインストール状態を確認してください。正しくインストールされている場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05887-I (Windows の場合)

The hcmdsvrsutil utility was successful.

[対処]

バージョン取得機能の処理が成功しました。

#### KAPM05890-I (Windows の場合)

The hcmdsbaser command was successful.

[対処]

バージョン表示機能が成功しました。

#### KAPM05891-E (Windows の場合)

The sub-key that shows the version does not exist.

[対処]

バージョンを示すサブキーはありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05892-I (Windows の場合)

The hcmdsbaser command has started.

[対処]

バージョン表示機能を開始しました。

#### KAPM05893-I (Windows の場合)

The hcmdsbaser command has ended.

[対処]



バージョン表示機能が終了しました。

#### KAPM05894-E (Windows の場合)

A fatal error occurred.

[対処]

致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05895-E (Windows の場合)

The registry key that must be acquired does not exist.

[対処]

取得されるべきレジストリキーはありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05896-E (Windows の場合)

Initialization of the log failed.

[対処]

ログの初期化に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05897-E (Windows の場合)

An attempt to acquire the installation path has failed.

[対処]

インストールパスの取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05898-E (Windows の場合)

An attempt to create the log file path has failed.

[対処]

ログファイルパスの作成に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05899-E (Windows の場合)

There is no registry key for HBase.

[対処]

HBase のレジストリキーがありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM05900-I (Windows の場合)

The hcmsdbtrans command has started.

[対処]

hcmsdbtrans コマンドを開始しました。

### KAPM05901-I (Windows の場合)

The hcmsdbtrans command ended normally.

[対処]

hcmsdbtrans コマンドは正常終了しました。

### KAPM05902-E (Windows の場合)

An option is invalid.

[対処]

オプションの指定に誤りがあります。

オプションの指定を見直してからコマンドを再実行してください。

### KAPM05903-E (Windows の場合)

An option is invalid. Code=[aa...aa], Data=[bb...bb]

[対処]

オプションの指定に誤りがあります。

オプションの指定を見直してからコマンドを再実行してください。

aa...aa：発生箇所を示すコード

bb...bb：発生したオプションと値

### KAPM05904-I (Windows の場合)

hcmsdbtrans [aa...aa]{,[bb...bb],.....[.....]}

[対処]

コマンドに指定されたオプションを表示します。

aa...aa：コマンドライン引数

bb...bb：コマンドライン引数

### KAPM05905-E (Windows の場合)

The path specified in the aa...aa option is not an absolute path.

[対処]

aa...aa オプションで指定したパスは絶対パスではありません。

絶対パスを指定してから再実行してください。

aa...aa：オプション

### KAPM05909-E (Windows の場合)

An unexpected exception occurred.

[対処]

予期しない例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05910-E (Windows の場合)

An attempt to acquire the version of aa...aa has failed.

[対処]

インストールされている aa...aa のバージョンが取得できません。

製品が正しくインストールされているか確認し、必要に応じて対処してください。対処してもエラーが発生する場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：製品名

### KAPM05911-E (Windows の場合)

aa...aa is a version that cannot be registered.

[対処]

登録データに格納されている aa...aa のデータは、インストールされているバージョンの aa...aa では利用できないため、登録できません。

移行先にインストールされている製品のバージョンを、移行元のバージョンと同じか、製品が移動を許可しているバージョンに変更してください。

該当する製品のデータをインポートする必要がある場合、type オプションを使用して、該当する製品以外をインポートしてください。

aa...aa：製品名

### KAPM05912-I (Windows の場合)

aa...aa cannot be registered because it is not installed.

[対処]

aa...aa はインストールされていないため、登録処理を省略します。

aa...aa のデータが必要な場合は、aa...aa をインストールしてからコマンドを再実行してください。

aa...aa：製品名

### KAPM05913-E (Windows の場合)

Processing to register aa...aa will stop because it is not installed.

[対処]

type オプションに指定されている aa...aa がインストールされていないため、データの登録処理を中断します。

該当する製品のデータをインポートする必要がある場合、移行先に製品をインストールしてください。

該当する製品のデータをインポートする必要がない場合、type オプションを使用して、該当する製品以外をインポートしてください。

aa...aa：製品名

### KAPM05914-E (Windows の場合)

Processing to register aa...aa will stop because it is not in the registration data.

[対処]

type オプションに指定されている aa...aa が登録データに含まれていないため、データの登録処理を中断します。

アーカイブファイルまたは workpath オプションで指定したディレクトリに含まれる製品だけを、type オプションで指定してください。

aa...aa：製品名

### KAPM05915-E (Windows の場合)

An attempt was made to register primary server data into the secondary server.

[対処]

プライマリサーバのデータをセカンダリサーバに登録しようとしてしました。

インポートするデータを見直してください。

### KAPM05916-E (Windows の場合)

An attempt was made to register secondary server data into the primary server.

[対処]

セカンダリサーバのデータをプライマリサーバに登録しようとしてしました。

インポートするデータ，およびインポート先のサーバの設定を見直してください。

### KAPM05917-E (Windows の場合)

An attempt to import the database has failed.

[対処]

データベースのインポートに失敗しました。

コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM05918-E (Windows の場合)

An attempt to export the database has failed.

[対処]

データベースのエクスポートに失敗しました。

コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM05919-E (Windows の場合)

The hcmdsdbtrans command cannot be executed because the database is currently in use.

[対処]

データベースが使用中のため，hcmdsdbtrans コマンドを実行できません。

HiRDB と接続している Hitachi Command Suite 製品を停止してから，再実行してください。

再実行しても問題が解決しない場合は，原因究明と問題の解決のため，詳細な調査が必要です。障害情報を収集し，障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM05920-E (Windows の場合)

The archive file specification is incorrect.

[対処]

file オプションに指定したアーカイブファイル名に誤りがあります。

コマンドオプションに指定したパスを見直してください。

### KAPM05921-E (Windows の場合)

An attempt to extract the archive file has failed.

[対処]

file オプションに指定したアーカイブファイルの解凍に失敗しました。

次の点を確認し，必要に応じて対処してください。

- ・workpath オプションで指定したディレクトリのディスク容量が不足していないか

・ hcmsdbtrans コマンドのアーカイブファイルか

対処してもエラーが発生する場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口ご連絡してください。

### KAPM05922-E (Windows の場合)

An attempt to create an archive file has failed.

[対処]

アーカイブファイルの作成に失敗しました。

アーカイブファイルの格納先に、十分なディスク容量を確保してください。ディスク容量を確保してもエラーが発生する場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05923-E (Windows の場合)

An archive file cannot be created because the data exceeds 2 GB.

[対処]

2GB を超えるため、アーカイブファイルを作成できません。

workpath オプションで指定したディレクトリに格納されているデータを、workpath オプションに指定して、インポートしてください。

### KAPM05924-E (Windows の場合)

The work directory specification is incorrect.

[対処]

workpath オプションに指定した作業用ディレクトリ名に誤りがあります。

workpath オプションに指定したパスを見直してください。

### KAPM05925-E (Windows の場合)

The work directory is not empty.

[対処]

workpath オプションに指定した作業用ディレクトリが空ではありません。

作業用ディレクトリに空のディレクトリ、または未作成のディレクトリを指定してください。

### KAPM05926-E (Windows の場合)

The format of the registration data in the work directory is incorrect.

[対処]

hcmsdbtrans コマンドが必要とするファイルまたはディレクトリが、workpath オプションで指定した作業用ディレクトリに展開されていません。

・ file オプションを指定している場合

指定したアーカイブファイルが、hcmdsdbtrans コマンドのアーカイブファイルかどうか確認してください。

・ file オプションを指定していない場合

workpath オプションで指定したディレクトリに、エクスポート時に workpath オプションで指定したディレクトリの内容がすべて格納されているかどうか確認してください。

対処してもエラーが発生する場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM05927-E (Windows の場合)

DBMS is not running.

[対処]

DBMS が動作していないため、データの入出力ができません。

hcmdsdbsrv コマンドで HiRDB を起動してください。

### KAPM05928-E (Windows の場合)

DBMS is not set up.

[対処]

DBMS がセットアップされていないため、データの入出力ができません。

製品のインストール状態を確認してください。

### KAPM05929-W (Windows の場合)

An attempt to delete the work directory has failed.

[対処]

作業用ディレクトリに作成したファイルまたはディレクトリの削除に失敗しました。

作業ディレクトリを削除してください。

### KAPM05930-I (Windows の場合)

aa...aa will now be exported.

[対処]

aa...aa のエクスポートを開始します。

aa...aa : "The Application data"または"The Authentication data"

### KAPM05931-I (Windows の場合)

aa...aa has been exported.

[対処]

aa...aa のエクスポートが終了しました。

aa...aa : "The Application data"または"The Authentication data"

#### KAPM05932-I (Windows の場合)

aa...aa has been deleted from the authentication data.

[対処]

認証データから aa...aa を削除しました。

aa...aa : 製品名

#### KAPM05933-I (Windows の場合)

The archive file will now be created.

[対処]

アーカイブの作成を開始します。

#### KAPM05934-I (Windows の場合)

The archive file has been created.

[対処]

アーカイブの作成が終了しました。

#### KAPM05935-I (Windows の場合)

The archive file will now be extracted.

[対処]

アーカイブの解凍を開始します。

#### KAPM05936-I (Windows の場合)

The archive file has been extracted.

[対処]

アーカイブの解凍が終了しました。

#### KAPM05937-I (Windows の場合)

aa...aa will now be imported.

[対処]

aa...aa のインポートを開始します。

aa...aa : "The Application data"または"The Authentication data"



### KAPM05938-I (Windows の場合)

aa...aa has been imported.

[対処]

aa...aa のインポートが終了しました。

aa...aa : "The Application data"または"The Authentication data"

### KAPM05939-E (Windows の場合)

aa...aa

[対処]

直前のエラーメッセージの詳細情報を表示します。

直前のメッセージに従って対処してください。

aa...aa : エラー時の詳細データ

### KAPM05950-E (Windows の場合)

The specified product is not supported.

[対処]

バージョン取得機能で指定した製品はサポート対象外です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05951-E (Windows の場合)

The sub-key that shows the version does not exist.

[対処]

バージョンを示すサブキーはありません。

製品のインストール状態を確認してください。正しくインストールされている場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05952-E (Windows の場合)

The specified product is not installed.

[対処]

バージョン取得機能で指定した製品がインストールされていません。

オプションで指定した製品をインストールしてください。

### KAPM05953-I (Windows の場合)

The processing of the hcmdsvrsutil library succeeded.

[対処]

バージョン取得機能の処理が成功しました。

### KAPM05954-E (Windows の場合)

The product name is not specified.

[対処]

製品名が指定されていません。

製品名を指定して、再度コマンドを実行してください。

### KAPM05955-E (Windows の場合)

The product names do not match.

[対処]

製品名が一致しません。

正しい製品名を指定して、再度コマンドを実行してください。

### KAPM05956-E (Windows の場合)

The processing of the hcmdsvrsutil library failed.

[対処]

バージョン取得機能の処理が失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05957-E (Windows の場合)

There is no registry key for the specified product.

[対処]

バージョン取得機能で指定された製品のレジストリキーが存在しません。

製品のインストール状態を確認してください。正しくインストールされている場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05958-E (Windows の場合)

An attempt to acquire the sub-key that shows the version of the specified product has failed.

[対処]

バージョン取得機能で指定された製品のバージョンを示すサブキーが存在しません。

製品のインストール状態を確認してください。正しくインストールされている場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05959-E (Windows の場合)

The file that stores the installation path is invalid.

[対処]

インストールパスを格納しているファイルが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05970-I (Windows の場合)

The hcmdsppvrs command was successful.

[対処]

バージョン取得機能が成功しました。

### KAPM05971-E (Windows の場合)

The specified product is not installed. (product name = aa...aa)

[対処]

バージョン取得機能で指定した製品がインストールされていません。

指定した製品をインストールしてください。

aa...aa : 製品名

### KAPM05972-E (Windows の場合)

An attempt to acquire version information for the specified product has failed.

[対処]

バージョン取得機能で指定された製品のバージョンを取得できませんでした。

製品のインストール状態を確認してください。正しくインストールされている場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05973-I (Windows の場合)

The hcmdsppvrs command has started.

[対処]

バージョン取得機能を開始しました。

### KAPM05974-I (Windows の場合)

The hcmdsppvrs command has ended.

[対処]

バージョン取得機能が終了しました。

### KAPM05975-E (Windows の場合)

A fatal error occurred.

[対処]

致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM05976-E (Windows の場合)

Log initialization failed.

[対処]

ログの初期化に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM05977-E (Windows の場合)

Initialization of the installation path has failed.

[対処]

インストールパスの初期化に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM05978-E (Windows の場合)

An attempt to assign memory to store the log file path has failed.

[対処]

ログファイルパスを格納するメモリの確保に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM05979-E (Windows の場合)

The number of specified options is invalid.

[対処]

バージョン取得機能で指定したオプションの数が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM05980-E (Windows の場合)

A file already exists at the specified output destination.

[対処]

バージョン取得機能で指定された出力先にはすでにファイルが存在しています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05981-E (Windows の場合)

A folder already exists at the specified output destination.

[対処]

バージョン取得機能で指定された出力先にはすでにフォルダが存在しています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05982-E (Windows の場合)

The file-creation function failed.

[対処]

バージョン値を書き出すファイルを作成する関数が失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05983-E (Windows の場合)

The file-writing function failed.

[対処]

バージョン値をファイルに書き出す関数が失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05984-I (Windows の場合)

The version was successfully acquired. (product name = aa...aa, version = bb...bb)

[対処]

バージョン取得に成功しました。

aa...aa : 製品名

bb...bb : バージョン

### KAPM05985-E (Windows の場合)

An attempt to acquire the version has failed. (product name = aa...aa)

[対処]

バージョン取得に失敗しました。

製品のインストール状態を確認してください。正しくインストールされている場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：製品名

### KAPM05986-E (Windows の場合)

A fatal error occurred: aa...aa

[対処]

致命的エラーの原因を表す詳細なメッセージを出力します。

指定された製品がサポートされているか確認してください。その製品がサポートされている場合は、指定された製品名が間違っている可能性がありますので、正しい製品名を入力して再度コマンドを実行してください。

aa...aa：詳細メッセージ

### KAPM05987-I (Windows の場合)

The processing of the hcmdsvrsutil library succeeded.

[対処]

バージョン取得機能の処理が成功しました。

### KAPM05988-E (Windows の場合)

The processing of the hcmdsvrsutil library failed. (RTN = aa...aa, message = bb...bb)

[対処]

バージョン取得機能の処理が失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：バージョン取得機能内での戻り値

bb...bb：バージョン取得機能内でのエラーメッセージ

### KAPM05990-E (Windows の場合)

The version file does not exist. (command line = aa...aa)

[対処]

バージョンファイルが存在しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：コマンドライン

### KAPM05991-E (Windows の場合)

The argument is invalid.

[対処]

引数が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05999-E (Windows の場合)

Fatal error.

[対処]

致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06001-I (Windows の場合)

Updating of the database has started.

[対処]

データベースのアップデートを開始しました。

### KAPM06002-I (Windows の場合)

The database was updated from 01-00 to 01-01.

[対処]

データベースが 0100 版から 0101 版へアップデートされました。

### KAPM06003-I (Windows の場合)

The database need not be updated to 01-01.

[対処]

データベースは 0101 版へアップデートする必要はありません。

### KAPM06004-I (Windows の場合)

The database updating from 01-01 to 03-00 has started.

[対処]

0101 版から 0300 版へデータベースのアップデートを開始しました。

#### KAPM06005-I (Windows の場合)

The database was updated from 01-01 to 03-00.

[対処]

データベースが 0101 版から 0300 版へアップデートされました。

#### KAPM06006-I (Windows の場合)

The database need not be updated to 03-00.

[対処]

データベースは 0300 版へアップデートする必要はありません。

#### KAPM06007-I (Windows の場合)

The database is already updated.

[対処]

データベースはすでにアップデートされています。

#### KAPM06008-E (Windows の場合)

Updating of the database abnormally ended.

[対処]

データベースのアップデートが異常終了しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

#### KAPM06009-I (Windows の場合)

Updating of the database has ended.

[対処]

データベースのアップデートが終了しました。

#### KAPM06010-E (Windows の場合)

An attempt to backup of the database has failed.

[対処]

データベースのバックアップに失敗しました。



原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM06011-E (Windows の場合)

An attempt to restore of the database has failed.

[対処]

データベースのリストアに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM06012-I (Windows の場合)

The database does not need to be updated to aa...aa.

[対処]

データベースをバージョン aa...aa へアップデートする必要はありません。

aa...aa : バージョン

#### KAPM06013-I (Windows の場合)

The database has been updated from aa...aa to bb...bb.

[対処]

データベースがバージョン aa...aa からバージョン bb...bb へアップデートされました。

aa...aa : 旧バージョン

bb...bb : 新バージョン

#### KAPM06015-E (Windows の場合)

An attempt to change the database meta definition has failed.

[対処]

データベースメタ定義の変更に失敗しました。

InterBase が起動していることを確認してください。起動している場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM06016-E (Windows の場合)

The version of the database to be upgraded is unknown.

[対処]

バージョンアップするデータベースのバージョンがわかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06017-E (Windows の場合)

The current database version could not be obtained.

[対処]

現在のデータベースのバージョンを取得できませんでした。

InterBase が起動していることを確認してください。起動している場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06018-E (Windows の場合)

An attempt to acquire the connection has failed.

[対処]

Connection の取得に失敗しました。

InterBase が起動していることを確認してください。起動している場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06019-E (Windows の場合)

An attempt to set up the auto-commit function has failed.

[対処]

自動コミット機能の設定に失敗しました。

InterBase が起動していることを確認してください。起動している場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06020-E (Windows の場合)

An attempt to create the lock table has failed.

[対処]

ロックテーブルの作成に失敗しました。

InterBase が起動していることを確認してください。起動している場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06021-E (Windows の場合)

An attempt to lock the table has failed.

[対処]

テーブルロックに失敗しました。

InterBase が起動していることを確認してください。起動している場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06022-E (Windows の場合)

An attempt to execute SQL has failed.

[対処]

SQL 実行に失敗しました。

InterBase が起動していることを確認してください。起動している場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06023-E (Windows の場合)

An attempt to update the version of the database version table has failed.

[対処]

データベースのバージョンテーブルのバージョンの更新に失敗しました。

InterBase が起動していることを確認してください。起動している場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06024-E (Windows の場合)

An error occurred during an attempt to read a file.

[対処]

ファイル読み込み中にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06025-E (Windows の場合)

An attempt to acquire the database version has failed.

[対処]

データベースのバージョン取得に失敗しました。

InterBase が起動していることを確認してください。起動している場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06026-E (Windows の場合)

An attempt to upgrade the database has failed.

[対処]

データベースのバージョンアップに失敗しました。

InterBase が起動していることを確認してください。起動している場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06027-I (Windows の場合)

The database was successfully updated.

[対処]

データベースのバージョンアップに成功しました。

### KAPM06028-E (Windows の場合)

An attempt to set up the environment has failed. (system property name = aa...aa)

[対処]

環境設定に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：システムプロパティ名

### KAPM06029-E (Windows の場合)

Database is not running.

[対処]

DBMS が起動していません。

OS を起動した直後は DBMS が起動途中のため、メッセージが出力されることがあります。

OS を起動した直後以外のタイミングでメッセージが出力された場合は、DBMS を起動してください。

### KAPM06030-E (Windows の場合)

Disk capacity is insufficient.

[対処]

ディスク容量が不足しています。

バックアップファイルからリポジトリをリストアして、データベースの容量を増やしてから、再度実行してください。

### KAPM06031-E (Windows の場合)

An attempt to upgrade the database has failed.

[対処]

データベースのバージョンアップに失敗しました。

バックアップファイルからリポジトリをリストアして、再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06032-E (Windows の場合)

An attempt to acquire the database version has failed.

[対処]

データベースのバージョン取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06033-E (Windows の場合)

The current database version is incorrect.

[対処]

現在のデータベースのバージョンが不明です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06034-E (Windows の場合)

Exclusion control of a TNB\_DBVersion table has failed.

[対処]

TNB\_DBVersion テーブルの排他制御に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06035-E (Windows の場合)

The access class of a database could not be found.

[対処]

データベースのアクセスクラスが見つかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06036-E (Windows の場合)

Access of a database has failed.

[対処]

データベースのアクセスに失敗しました。

OS を起動した直後は DBMS が起動途中のため、メッセージが出力されることがあります。

OS を起動した直後以外のタイミングでメッセージが出力された場合は、原因究明と問題の解決に、詳細な調査が必要です。

障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06037-I (Windows の場合)

The database has been update from version aa...aa to bb...bb.

[対処]

データベースがバージョン aa...aa からバージョン bb...bb へアップデートします。

aa...aa:バージョン

bb...bb:バージョン

### KAPM06038-E (Windows の場合)

An attempt to acquire the user names of users who access the database has failed.

[対処]

データベースにアクセスするユーザーの取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06039-E (Windows の場合)

The version of the target database is unknown.

[対処]

目標とするデータベースのバージョンが不明です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06040-E (Windows の場合)

An unexpected error occurred.

[対処]

予期しないエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06041-E (Windows の場合)

An attempt to clear an HiRDB environment variable has failed.

[対処]

HiRDB の環境変数を消去できませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06042-W (Windows の場合)

The SQL will be disregarded. (SQL = aa...aa, error code = bb...bb)

[対処]

データベースのバージョンアップで、実行済みの SQL ステートメントを無視します。

aa...aa : 実行した SQL ステートメント

bb...bb : エラーコード

### KAPM06043-E (Windows の場合)

An attempt to perform a rollback has failed.

[対処]

データベースのバージョンアップで、ロールバック実行に失敗しました。

DBMS が起動していることを確認してから再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06044-E (Windows の場合)

The version upgrade definition file is invalid.

[対処]

バージョンアップ定義ファイルの内容が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06045-I (Windows の場合)

The SQL will now be executed. (SQL = aa...aa)

[対処]

データベースのバージョンアップで、SQL ステートメントを実行します。

aa...aa : SQL ステートメント

### KAPM06046-I (Windows の場合)

Processing to upgrade the database version started. (version = aa...aa)

[対処]

データベースのバージョンアップを開始しました。

aa...aa : データベースのバージョン

### KAPM06047-I (Windows の場合)

Processing to upgrade the database version ended. (version = aa...aa)

[対処]

データベースのバージョンアップが終了しました。

aa...aa：データベースのバージョン

### KAPM06048-E (Windows の場合)

An attempt to execute the SQL has failed. (SQL = aa...aa, error code = bb...bb)

[対処]

データベースのバージョンアップで、SQL ステートメントの実行に失敗しました。

DBMS が起動していることを確認してから再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：実行した SQL ステートメント

bb...bb：エラーコード

### KAPM06049-E (Windows の場合)

The RD area of HBase is blocked.

[対処]

HBase の RD エリアが閉塞しています。

HiRDB が閉塞した原因を取り除いてから再実行してください。

### KAPM06050-E (Windows の場合)

An attempt to add a built-in user group failed.

[対処]

ビルトインユーザーグループの追加に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06052-E (Windows の場合)

An attempt to change a resource group attribute has failed. (attribute = aa...aa)

[対処]

リソースグループの属性の変更に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：属性

### KAPM06100-I (Windows の場合)

The hcmdschgurl command started.



[対処]

hcmdschgurl コマンドを開始しました。

#### KAPM06101-I (Windows の場合)

The hcmdschgurl command successfully ended.

[対処]

hcmdschgurl コマンドは正常終了しました。

#### KAPM06102-E (Windows の場合)

The hcmdschgurl command abnormally ended.

[対処]

hcmdschgurl コマンドは異常終了しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM06103-I (Windows の場合)

An attempt to back up the database has succeeded.

[対処]

データベースのバックアップに成功しました。

#### KAPM06104-E (Windows の場合)

An attempt to back up the database has failed.

[対処]

データベースのバックアップに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM06105-I (Windows の場合)

An attempt to restore the database has succeeded.

[対処]

リストアに成功しました。

#### KAPM06106-E (Windows の場合)

An attempt to restore the database has failed.

[対処]

リストアに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06111-I (Windows の場合)

The URL was changed from "aa...aa" to "bb...bb".

[対処]

URL が"aa...aa"から"bb...bb"に変更されました。

aa...aa : 旧 URL

bb...bb : 新 URL

### KAPM06112-E (Windows の場合)

The specified URL before the change is invalid. URL = "aa...aa"

[対処]

変更元 URL が不正です。

URL に誤りがないか確認してください。

aa...aa : URL

### KAPM06113-E (Windows の場合)

The specified URL after the change is invalid. URL = "aa...aa"

[対処]

変更先 URL が不正です。

URL に誤りがないか確認してください。

aa...aa : URL

### KAPM06114-E (Windows の場合)

An attempt to connect to the database has failed.

[対処]

データベースへの接続に失敗しました。

InterBase または InterClient のサービスが起動しているか確認してください。

### KAPM06115-E (Windows の場合)

An option is invalid.

[対処]

オプションが不正です。

オプションを確認してください。

### KAPM06116-E (Windows の場合)

CIMException occurred. Description = "aa...aa"

[対処]

CIMException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：詳細

### KAPM06117-E (Windows の場合)

An unexpected error occurred. Description = "aa...aa"

[対処]

予期しないエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：詳細

### KAPM06118-E (Windows の場合)

The BaseURL column does not exist in the class. class name = "aa...aa"

[対処]

BaseURL カラムがクラスに存在しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：クラス名

### KAPM06119-W (Windows の場合)

The specified URL does not exist in the class. URL = "aa...aa"

[対処]

指定された URL はクラスに存在しません。

URL に誤りがないか確認してください。

aa...aa：URL

### KAPM06120-I (Windows の場合)

The URL is not registered.

[対処]

URL は登録されていません。

### KAPM06121-E (Windows の場合)

IllegalDataException occurred. Description = "aa...aa"

[対処]

IllegalDataException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : 詳細

### KAPM06122-W (Windows の場合)

The specified URL before the change and after the change are same.

[対処]

変更元と変更先の URL が同一です。

URL に誤りがないか確認してください。

### KAPM06123-W (Windows の場合)

The program product specified by the type option is invalid.

[対処]

type オプションに指定した値が不正です。

正しい値を入力してください。

### KAPM06130-I (Windows の場合)

The hcmdsinitsetup command has started.

[対処]

hcmdsinitsetup コマンドを開始しました。

### KAPM06131-I (Windows の場合)

The hcmdsinitsetup command was successful.

[対処]

hcmdsinitsetup コマンドが成功しました。

### KAPM06132-E (Windows の場合)

The hcmdsinitsetup command has failed.

[対処]

hcmdsinitsetup コマンドが失敗しました。

#### KAPM06138-E (Windows の場合)

A required database path is missing.

[対処]

必要なデータベースのパスがありません。

#### KAPM06139-E (Windows の場合)

An error occurred during a parameter check.

[対処]

パラメータチェックでエラーが発生しました。

#### KAPM06140-E (Windows の場合)

Memory is insufficient.

[対処]

メモリー不足が発生しました。

メモリーの容量について、動作環境を確認してください。必要あればメモリーを増設してください。

#### KAPM06141-E (Windows の場合)

The HiRDB environment already exists.

[対処]

HiRDB の環境がすでに存在しています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

#### KAPM06142-E (Windows の場合)

Free disk space is insufficient.

[対処]

空き領域が不足しています。

ディスク容量について、動作環境を確認してください。必要あればディスク領域を空けてください。

#### KAPM06143-E (Windows の場合)

An error occurred in the system definition entry file.

[対処]

システム定義入力ファイルでエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM06144-E (Windows の場合)

The port is already being used.

[対処]

すでにポートが使用されています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM06145-E (Windows の場合)

Other errors.

[対処]

その他のエラーです。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM06146-E (Windows の場合)

An attempt to create the file has failed.

[対処]

ファイルの作成に失敗しました。

#### KAPM06147-E (Windows の場合)

An attempt to write to the file has failed.

[対処]

ファイルの書き込みに失敗しました。

#### KAPM06149-E (Windows の場合)

An attempt to delete the file has failed.

[対処]

ファイルの削除に失敗しました。

#### KAPM06153-E (Windows の場合)

An attempt to execute the command has failed.

[対処]

コマンドの実行に失敗しました。

### KAPM06154-E (Windows の場合)

An unexpected exception occurred.

[対処]

予期しない例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06159-E (Windows の場合)

An attempt to acquire a cluster configuration file has failed.

[対処]

クラスタ設定ファイルの取得に失敗しました。

クラスタ設定ファイルを確認してください。

### KAPM06160-E (Windows の場合)

The value of hcmds.home cannot be acquired.

[対処]

"hcmds.home"の値が取得できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06161-E (Windows の場合)

The cluster configuration file was not found.

[対処]

クラスタ設定ファイルが見つかりません。

クラスタ設定ファイルを確認してください。

### KAPM06162-E (Windows の場合)

An attempt to acquire the key name has failed.

[対処]

キー名の取得に失敗しました。

クラスタ設定ファイルを確認してください。

### KAPM06163-E (Windows の場合)

An attempt to acquire a value has failed.

[対処]

値の取得に失敗しました。

クラスタ設定ファイルを確認してください。

### KAPM06164-E (Windows の場合)

A CIMClassNotFoundException occurred.

[対処]

CIMClassNotFoundException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06165-E (Windows の場合)

An attempt to delete the file has failed. (file = "aa...aa")

[対処]

ファイルの削除に失敗しました。

次に続くメッセージを参照してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM06166-E (Windows の場合)

An attempt to register the authentication data has failed.

[対処]

認証データの登録に失敗しました。

hcmdschgurl コマンドを実行して、KAPM06111-I に続いてこのメッセージが表示された場合は、分散環境でのローカルのリポジトリへの情報登録には成功していますが、リモートのマシンでの登録情報が未反映です。リモートのマシンで登録情報を反映するために、リモートのマシンの Single Sign On Server を起動または再起動してください。起動または再起動しても問題が解決しない場合は、ネットワークの接続・設定を確認してください。それでも問題が解決しないときは、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06169-E (Windows の場合)

An attempt to log in as an internal user has failed.

[対処]

内部ユーザーでのログインに失敗しました。

次に続くメッセージを参照してください。



### KAPM06170-I (Windows の場合)

The hcmsdbstatus command has started.

[対処]

hcmsdbstatus コマンドが開始されました。

### KAPM06171-I (Windows の場合)

The hcmsdbstatus command has ended.

[対処]

hcmsdbstatus コマンドが終了しました。

### KAPM06172-I (Windows の場合)

The hcmsdbstatus command was successful.

[対処]

hcmsdbstatus コマンドが成功しました。

### KAPM06173-E (Windows の場合)

The hcmsdbstatus command has failed.

[対処]

hcmsdbstatus コマンドが失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06176-I (Windows の場合)

The DBMS is running.

[対処]

DBMS が起動しています。

### KAPM06177-I (Windows の場合)

The DBMS is now starting or shutting down.

[対処]

DBMS が起動処理中、または停止処理中です。

### KAPM06178-I (Windows の場合)

The DBMS service has stopped.

[対処]

DBMS が停止しています。

### KAPM06179-E (Windows の場合)

The DBMS restart was interrupted.

[対処]

DBMS が再起動中断状態です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06180-E (Windows の場合)

The DBMS service has stopped or does not exist.

[対処]

DBMS サービスが停止または存在しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06181-E (Windows の場合)

The database has not been set up.

[対処]

データベースがセットアップされていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06182-E (Windows の場合)

An internal error occurred.

[対処]

内部エラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06183-I (Windows の場合)

Command execution results: "aa...aa"

[対処]

コマンドの実行結果です。

aa...aa：実行するコマンドの画面出力

### KAPM06184-E (Windows の場合)

An attempt to execute the command has failed.

[対処]

コマンドの実行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06185-E (Windows の場合)

An exception occurred.

[対処]

例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06186-E (Windows の場合)

The value of hcnds.home could not be acquired.

[対処]

"hcnds.home"の値が取得できませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06187-E (Windows の場合)

An attempt to judge the DBMS status has failed.

[対処]

DBMS の状態判定は失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06190-E (Windows の場合)

An attempt to acquire a parameter failed. (file name = aa...aa, key = bb...bb, value = cc...cc)

[対処]

ファイルからキーに対応する値のパラメーター取得に失敗しました。

hcndsdbsetup コマンドを実行した時に、パラメーターを取得するファイルが一時的にアクセスできない状態になっていたおそれがあります。

hcndsdbsetup コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイルのパス  
bb...bb：値を設定するためのキー値  
cc...cc：キーに対応する値

### KAPM06191-E (Windows の場合)

An attempt to set a parameter failed. (file name = aa...aa, key = bb...bb, value = cc...cc)

[対処]

キーに対応する値のパラメーター設定に失敗しました。

hcmsdsbsetup コマンドを実行した時に、パラメーターを取得するファイルが一時的にアクセスできない状態になっていたおそれがあります。

hcmsdsbsetup コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：ファイルのパス  
bb...bb：値を設定するためのキー値  
cc...cc：キーに対応する値

### KAPM06192-I (Windows の場合)

The command was executed. (command name = aa...aa, return code = bb...bb)

[対処]

コマンドを実行しました。

aa...aa：コマンド名  
bb...bb：リターンコード

### KAPM06193-I (Windows の場合)

aa...aa

[対処]

デバッグ情報が出力されます。

aa...aa:デバッグ情報

### KAPM06203-E (Windows の場合)

The list of table name is empty.

[対処]

テーブル名のリストが空です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06206-E (Windows の場合)

An unexpected error occurred during InterBase processing.

[対処]

InterBase の処理中に予期しないエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06207-E (Windows の場合)

The list of table names is empty.

[対処]

テーブル一覧が空です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06209-I (Windows の場合)

A table aa...aa has been created.

[対処]

テーブル aa...aa が作成されました。

aa...aa：テーブル名

### KAPM06214-E (Windows の場合)

InterBaseServer is not running.

[対処]

InterBaseServer が起動していません。

InterBaseServer が起動しているか確認してください。

### KAPM06215-E (Windows の場合)

InterServer is not running.

[対処]

InterServer が起動していません。

InterServer が起動しているか確認してください。

### KAPM06216-E (Windows の場合)

An argument contains a null value.

[対処]

引数に null が含まれています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06217-E (Windows の場合)

The option is invalid.

[対処]

オプションが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06218-E (Windows の場合)

The specified directory cannot be created. (directory = aa...aa).

[対処]

指定されたディレクトリが作成できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ディレクトリ名

### KAPM06219-E (Windows の場合)

The specified directory name already exists as a file. (file = aa...aa)

aa...aa: File name

[対処]

指定されたディレクトリ名がすでにファイルとして存在します。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM06220-E (Windows の場合)

The specified file name already exists as a directory. (directory = aa...aa )

[対処]

指定されたファイル名がすでにディレクトリとして存在します。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ディレクトリ名

### KAPM06221-E (Windows の場合)

The specified database file (aa...aa ) does not exist.

[対処]

指定されたデータベースファイルが存在しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：データベースファイル名

### KAPM06222-E (Windows の場合)

The specified XML file (aa...aa) does not exist.

[対処]

指定された XML ファイルが存在しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：XML ファイル名

### KAPM06223-E (Windows の場合)

The specified value is invalid. (value = aa...aa)

[対処]

指定された値が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：値

### KAPM06224-E (Windows の場合)

The specified arguments are insufficient.

[対処]

指定された引数が不十分です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06226-E (Windows の場合)

The specified file (aa...aa) does not exist in the argument of the pdload command.

[対処]

pdload コマンドの引数に指定するファイル aa...aa が存在しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：存在しない名称

### KAPM06227-I (Windows の場合)

The processing on table aa...aa finished successfully.

[対処]

テーブル aa...aa への処理は正しく終了しました。

aa...aa：テーブル名

### KAPM06228-E (Windows の場合)

The CSV file (aa...aa) contains an invalid line.

[対処]

CSV ファイル aa...aa に不正な行が含まれています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM06229-E (Windows の場合)

An attempt to read the data from table aa...aa has failed.

[対処]

テーブル aa...aa のデータ読み込みに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：テーブル名

### KAPM06230-E (Windows の場合)

An unexpected return value (aa...aa) was returned from the pdload command.

[対処]

pdload コマンドから、予期しない戻り値が返りました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：予期しない戻り値

### KAPM06231-E (Windows の場合)

An attempt to upgrade InterBase has failed.



[対処]

InterBase のアップグレード処理に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06232-E (Windows の場合)

An SQL exception occurred.

[対処]

SQLException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06234-E (Windows の場合)

A table name in XML is null or 0 bytes.

[対処]

XML 中のテーブル名が null または 0 バイトです。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06235-E (Windows の場合)

An unexpected XML tag (aa...aa) has been detected.

[対処]

予期しない XML のタグ aa...aa を検出しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : 予期しない XML タグ名

### KAPM06239-E (Windows の場合)

An error occurred during SAX processing.

[対処]

SAX 処理中にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06241-E (Windows の場合)

A fatal error occurred during SAX processing.

[対処]

SAX 処理中に致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06242-E (Windows の場合)

An unexpected data length (aa...aa) was detected.

[対処]

予期しないデータ長が検出されました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：予期しない値

### KAPM06243-E (Windows の場合)

A SAXException occurred. (details = aa...aa)

[対処]

SAXException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：SAXException の詳細情報

### KAPM06244-E (Windows の場合)

The length of the data to be moved to HiRDB exceeds the HiRDB limit. (data type of excessively long data, length) = (aa...aa, bb...bb)

[対処]

HiRDB に移行するデータの長さが HiRDB の制限値を超えています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：長過ぎるデータのデータ型

bb...bb：長過ぎるデータのデータ長

### KAPM06245-E (Windows の場合)

HiRDB has not started.

[対処]

HiRDB が開始していません。

HiRDB を起動してください。

### KAPM06246-I (Windows の場合)

The table aa...aa was successfully created.

[対処]

テーブル aa...aa の作成に成功しました。

aa...aa：テーブル名

### KAPM06247-E (Windows の場合)

The table aa...aa was not created.

[対処]

テーブル aa...aa は作成されませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：テーブル名

### KAPM06248-I (Windows の場合)

Processing ended normally.

[対処]

処理は正常終了しました。

### KAPM06249-E (Windows の場合)

An unexpected exception occurred.

[対処]

予期しない例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06250-I (Windows の場合)

The data was registered successfully in table aa...aa.

[対処]

テーブル aa...aa へのデータ登録に成功しました。

aa...aa：テーブル名

### KAPM06251-E (Windows の場合)

The data was not registered in table aa...aa.

[対処]

テーブル aa...aa にデータは登録されませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：テーブル名

### KAPM06252-E (Windows の場合)

Authentication has failed at aa...aa.

[対処]

aa...aa で認証に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：データベース名

### KAPM06253-E (Windows の場合)

Application aa...aa is not supported.

[対処]

アプリケーション aa...aa のデータベースの移行は、サポートされていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：アプリケーション名

### KAPM06255-I (Windows の場合)

Processing to initialize database conversion is being performed.

[対処]

データベース変換のための初期化処理中です。

### KAPM06256-E (Windows の場合)

The specified file could not be created. (file = aa...aa)

[対処]

指定したファイルを作成できませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM06257-I (Windows の場合)

Data is now being read from the old database. (progress = aa...aa/bb...bb)

[対処]

古いデータベースからデータを読み出しています。

aa...aa：変換が完了したテーブル数

bb...bb：変換されるテーブルの総数

### KAPM06258-I (Windows の場合)

The database is now being converted. (progress = aa...aa/bb...bb)

[対処]

データベースを変換中です。

aa...aa：変換されたテーブル数

bb...bb：変換されるテーブルの総数

### KAPM06259-E (Windows の場合)

The file aa...aa does not exist.

[対処]

ファイル aa...aa がありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM06262-I (Windows の場合)

hcmdssslsetup コマンドを開始しました。

[対処]

hcmdssslsetup コマンドの開始時に出力されるメッセージです。

### KAPM06263-I (Windows の場合)

hcmdssslsetup コマンドが終了しました。

[対処]

hcmdssslsetup コマンドの終了時に出力されるメッセージです。

### KAPM06264-I (Windows の場合)

hcmdssslsetup コマンドが成功しました。

[対処]

hcmdssslsetup コマンドの成功時に出力されるメッセージです。

### KAPM06266-E (Windows の場合)

オプションが不正です。

[対処]

コマンドに指定したオプションが、正しくないときに出力されるメッセージです。  
正しいオプションを指定してください。

### KAPM06267-E (Windows の場合)

sslc.cnf ファイルがありません。

[対処]

sslc.cnf ファイルが格納先がないときに出力されるメッセージです。

file オプションを指定している場合、引数に指定したパスに sslc.cnf ファイルがあるかを確認してください。

file オプションを指定していない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06268-E (Windows の場合)

sslc.cnf ファイルが不正です。

[対処]

sslc.cnf ファイルが不正であるときに出力されるメッセージです。

sslc.cnf ファイルの権限または、コマンドを実行したユーザーの権限を確認後、コマンドを再実行してください。

それでも問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06269-E (Windows の場合)

sslc コマンドの実行に失敗しました。

[対処]

sslc コマンドの実行に失敗したときに出力されるメッセージです。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06270-I (Windows の場合)

秘密鍵を作成する処理を開始しました。

[対処]

秘密鍵を作成する処理の開始時に出力されるメッセージです。

### KAPM06271-I (Windows の場合)

秘密鍵を作成する処理が終了しました。

[対処]

秘密鍵を作成する処理の終了時に出力されるメッセージです。

### KAPM06272-E (Windows の場合)

秘密鍵を作成する処理に失敗しました。

[対処]

秘密鍵を作成する処理の失敗時に出力されるメッセージです。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06273-I (Windows の場合)

自己署名の証明書を作成する処理を開始しました。

[対処]

自己署名の証明書を作成する処理の開始時に出力されるメッセージです。

### KAPM06274-I (Windows の場合)

自己署名の証明書を作成する処理が終了しました。

[対処]

自己署名の証明書を作成する処理の終了時に出力されるメッセージです。

### KAPM06275-E (Windows の場合)

自己署名の証明書を作成する処理に失敗しました。

[対処]

自己署名の証明書を作成する処理の失敗時に出力されるメッセージです。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06276-I (Windows の場合)

DER 形式の自己署名の証明書を作成する処理を開始しました。

[対処]

DER 形式の自己署名の証明書を作成する処理の開始時に、出力されるメッセージです。

### KAPM06277-I (Windows の場合)

DER 形式の自己署名の証明書を作成する処理が終了しました。

[対処]

DER 形式の自己署名の証明書を作成する処理の終了時に、出力されるメッセージです。

### KAPM06278-E (Windows の場合)

DER 形式の自己署名の証明書を作成する処理に失敗しました。

[対処]

DER 形式の自己署名の証明書を作成する処理の失敗時に、出力されるメッセージです。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06280-E (Windows の場合)

内部エラーが発生しました。

[対処]

内部エラーが発生した時に出力されるメッセージです。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06281-I (Windows の場合)

Processing to create a certificate content file started.

[対処]

証明書の内容ファイルを作成する処理を開始したときに、出力されるメッセージです。

### KAPM06282-I (Windows の場合)

Processing to create a certificate content file ended.

[対処]

証明書の内容ファイルを作成する処理が終了したときに、出力されるメッセージです。

### KAPM06283-E (Windows の場合)

Processing to create a certificate content file has failed.

[対処]

証明書の内容ファイルを作成する処理が失敗したときに、出力されるメッセージです。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。



### KAPM06284-E (Windows の場合)

The sslc command was not found.

[対処]

sslc コマンドが見つからないときに出力されるメッセージです。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06285-E (Windows の場合)

File deletion has failed.

[対処]

hcmdsslsetup コマンドで作成した秘密鍵、自己署名の証明書、DER 形式の自己署名の証明書および証明書の内容ファイルの削除に失敗したときに、出力されるメッセージです。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06286-E (Windows の場合)

The private key was not found.

[対処]

ファイルを作成したあと、秘密鍵ファイルが格納先に見つからないときに出力されるメッセージです。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06287-E (Windows の場合)

The self-signed certificate was not found.

[対処]

ファイルを作成したあと、自己署名の証明書ファイルが格納先に見つからないときに出力されるメッセージです。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06288-E (Windows の場合)

The DER format self-signed certificate was not found.

[対処]

ファイルを作成したあと、DER 形式の自己署名の証明書ファイルが格納先に見つからないときに出力されるメッセージです。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM06289-E (Windows の場合)

The certificate contents file was not found.

[対処]

ファイルを作成したあと、証明書の内容ファイルが格納先に見つからないときに出力されるメッセージです。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM06290-E (Windows の場合)

An exception occurred.

[対処]

例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM06303-E (Windows の場合)

The option(s) specified is insufficient.

[対処]

オプションの指定が不足しています。

必要なオプションをすべて指定してください。

#### KAPM06304-E (Windows の場合)

The option value specified is invalid.

[対処]

オプションと値の対応づけに誤りがあります。

オプションを指定し、その後ろに必要な値（ユーザー名、パスワードなど）を指定してください。

#### KAPM06305-E (Windows の場合)

The option "aa...aa" is not supported.

[対処]

"aa...aa"オプションはサポートしていません。

サポートされていないオプションは指定しないでください。

aa...aa：オプション名

### KAPM06306-E (Windows の場合)

The option "aa...aa" appears 2 times or more.

[対処]

"aa...aa"オプションが2回以上指定されています。

オプションの指定を確認してください。

aa...aa：オプション名

### KAPM06307-E (Windows の場合)

The combination of options is invalid.

[対処]

オプションの組み合わせに誤りがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06308-E (Windows の場合)

An argument contains a null value.

[対処]

引数に null が含まれています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06309-E (Windows の場合)

An exception occurred.

[対処]

例外が発生しました。詳細は後続のメッセージ KAPM49001-E を参照してください。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06310-E (Windows の場合)

The file "aa...aa" could not be read.

[対処]

aa...aa ファイルにアクセスできません。

次のことを確認してください。

- ・ファイルが存在しているか
- ・ファイルが使用中でないか
- ・ファイルの作成ディレクトリは適切か

aa...aa：ファイル名

### KAPM06311-E (Windows の場合)

The input file contains a grammar mistake.

[対処]

入力ファイルに文法の誤りがあります。  
指定した定義ファイルの文法の誤りを訂正してください。

### KAPM06312-E (Windows の場合)

An error occurred when inputting the file.

[対処]

ファイルの入力時にエラーが発生しました。  
原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06313-E (Windows の場合)

The specified value is invalid. value = aa...aa

[対処]

指定された値が不正です。  
ユーザー設定アプリケーションファイルに指定した値が正しいか確認してください。  
aa...aa：値

### KAPM06317-E (Windows の場合)

I/O of XML has failed.

[対処]

XML の入出力は失敗しました。  
原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06318-E (Windows の場合)

An error occurred in the SAX parser.

[対処]

SAX のパーサーでエラーが発生しました。  
原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06319-I (Windows の場合)

Processing ended normally.

[対処]

処理は正常終了しました。

### KAPM06321-E (Windows の場合)

The "bb...bb" file to be used by "aa...aa" does not exist.

[対処]

aa...aa で使用するファイル bb...bb が存在しません。

ファイルが指定の位置にあることを確認してください。

aa...aa：コマンド名やクラス名など

bb...bb：存在しないファイル名

### KAPM06322-E (Windows の場合)

An SQL exception occurred.

[対処]

SQLException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06323-I (Windows の場合)

Execution of the "aa...aa" command ended normally.

[対処]

aa...aa コマンドの実行は正常終了しました。

aa...aa：コマンド名

### KAPM06324-E (Windows の場合)

An attempt to execute the "aa...aa" command has failed.

[対処]

aa...aa コマンドの実行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：コマンド名

### KAPM06325-I (Windows の場合)

HiRDB was started.

[対処]

HiRDB が起動されました。

### KAPM06326-E (Windows の場合)

HiRDB was not started.

[対処]

HiRDB が起動されませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06327-I (Windows の場合)

HiRDB was stopped.

[対処]

HiRDB が停止されました。

### KAPM06328-E (Windows の場合)

HiRDB was not stopped.

[対処]

HiRDB が停止されませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06330-I (Windows の場合)

aa...aa processing started.

[対処]

aa...aa の処理を開始しました。

aa...aa : メソッド名

### KAPM06331-I (Windows の場合)

aa...aa processing finished.

[対処]

aa...aa の処理が終了しました。

aa...aa : メソッド名

### KAPM06332-E (Windows の場合)

The database of the specified product has not been set up.

[対処]

指定された製品のデータベースはセットアップされていません。

hcmdsdbsetup コマンドを使用して、指定した製品のデータベースをセットアップしてください。

### KAPM06333-E (Windows の場合)

HiRDB cannot be stopped because a Suite product is connected to HiRDB.

[対処]

HiRDB と接続している Suite 製品が存在するため、HiRDB を停止できません。

HiRDB と接続している Suite 製品を停止してから、再実行してください。

### KAPM06334-E (Windows の場合)

InterBase is not running.

[対処]

InterBase が起動していません。

InterBaseServer が起動しているか確認してください。詳細は hcmdsdconvert[n].log を参照してください。

### KAPM06335-E (Windows の場合)

The DBMS has not started.

[対処]

HiRDB が起動していません。

DBMS が起動しているか確認してください。詳細は hcmdsdconvert[n].log を参照してください。

### KAPM06336-E (Windows の場合)

Authentication has failed at InterBase.

[対処]

InterBase で認証に失敗しました。

正しいユーザー名またはパスワードを指定してください。詳細は hcmdsdconvert[n].log を参照してください。

### KAPM06337-E (Windows の場合)

Authentication has failed in the DBMS.

[対処]

DBMS で認証に失敗しました。

正しいユーザー名またはパスワードを指定してください。詳細は hcmsdbconvert[n].log を参照してください。

#### KAPM06338-E (Windows の場合)

An unexpected exception occurred.

[対処]

予期しない例外が発生しました。

hcmsdbconvert[n].log を参照してください。

#### KAPM06339-E (Windows の場合)

An unexpected exception occurred.

[対処]

予期しない例外が発生しました。

hcmsdbconvert[n].log を参照してください。

#### KAPM06340-E (Windows の場合)

Memory is insufficient.

[対処]

メモリー不足が発生しました。

hcmsdbinitsetup[n].log を参照してください。

#### KAPM06341-E (Windows の場合)

The DBMS environment already exists.

[対処]

DBMS の環境がすでにあります。

hcmsdbinitsetup[n].log を参照してください。

#### KAPM06342-E (Windows の場合)

Free disk space is insufficient.

[対処]

空き領域が不足しています。

ディスク容量について、動作環境を確認してください。必要あればディスク領域を空けてください。詳細は hcmsdbinitsetup[n].log を参照してください。



### KAPM06343-E (Windows の場合)

An error occurred in the system definition entry file.

[対処]

システム定義入力ファイルでエラーが発生しました。

hcmsdbinitsetup[n].log を参照してください。

### KAPM06344-E (Windows の場合)

The port is already being used.

[対処]

すでにポートが使用されています。

hcmsdbinitsetup[n].log を参照してください。

### KAPM06345-E (Windows の場合)

An unexpected exception occurred.

[対処]

予期しない例外が発生しました。

hcmsdbinitsetup[n].log を参照してください。

### KAPM06346-E (Windows の場合)

The file "aa...aa" already exists.

[対処]

aa...aa ファイルはすでにあります。

対象のファイルが"hcmsdbsetRDArea.ini"の場合は、指定した DB の作成先にすでに DB が作成されている可能性があります。DB の作成先を変更して再セットアップしてください。それ以外の場合は、aa...aa ファイルを削除したあと、再セットアップしてください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM06347-W (Windows の場合)

The specified file system area "aa...aa" already existed, so it was deleted.

[対処]

指定されたファイルシステム領域 aa...aa がすでにあるので、aa...aa を削除しました。

aa...aa：ファイルシステム領域

### KAPM06348-I (Windows の場合)

The database was created successfully.

[対処]

データベースの作成に成功しました。

#### KAPM06349-E (Windows の場合)

An attempt to create the database has failed.

[対処]

データベースの作成に失敗しました。

#### KAPM06350-I (Windows の場合)

The database was deleted successfully.

[対処]

データベースの削除に成功しました。

#### KAPM06351-E (Windows の場合)

An attempt to delete the database has failed.

[対処]

データベースの削除に失敗しました。

#### KAPM06352-E (Windows の場合)

Directory creation has failed. (directory = aa...aa)

[対処]

ディレクトリ作成に失敗しました。

DB 作成先を見直してください。必要あれば、DB 作成先を変更して再セットアップしてください。

問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：ディレクトリ名

#### KAPM06353-I (Windows の場合)

DB のセットアップを再実行します。

[対処]

DB のセットアップを再実行します。

#### KAPM06354-E (Windows の場合)

There are no parameter definition files in the specified directory. Specify a directory that contains a parameter definition file.

[対処]

hcmsdsbsetup コマンドの prmfile オプションで指定されたディレクトリ内にパラメータ定義ファイル(データベースをセットアップする際に使用するファイル)が見つかりません。

prmfile オプションの引数に、パラメータ定義ファイルが格納されているディレクトリを指定してから再度コマンドを実行してください。

### KAPM06355-W (Windows の場合)

Database unsetup processing failed. (product name = aa...aa)

[対処]

hcmsdsbsetup コマンドの type オプションで指定した製品のアンセットアップ処理に失敗しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：製品名

### KAPM06356-W (Windows の場合)

A database has not been set up for the specified product. (product name = aa...aa)

[対処]

hcmsdsbsetup コマンドの type オプションで指定した製品のデータベースがセットアップされていません。

aa...aa：製品名

### KAPM06357-I (Windows の場合)

データベースのアンセットアップに成功しました。製品名 = aa...aa

[対処]

指定した製品名のデータベースをアンセットアップしました。

aa...aa：製品名

### KAPM06358-I (Windows の場合)

The initial unsetup processing succeeded.

[対処]

初期アンセットアップ処理が成功しました。

### KAPM06359-W (Windows の場合)

The initial unsetup processing failed.

[対処]

初期アンセットアップ処理が失敗しました。

### KAPM06360-W (Windows の場合)

Deletion of the RD area failed. (RD area file = aa...aa)

[対処]

RD エリアの削除に失敗しました。

DB 作成先に DB が残っている場合は削除してください。

aa...aa : RD エリアのファイル名

### KAPM06361-I (Windows の場合)

The method was executed. (method name = aa...aa, return code = bb...bb)

[対処]

メソッドを実行しました。

aa...aa : メソッド名

bb...bb : リターンコード

### KAPM06362-E (Windows の場合)

Acquisition of the name of a set up product failed.

[対処]

セットアップした製品名の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06363-I (Windows の場合)

The service is stopped.

[対処]

サービスが停止しています。

### KAPM06364-I (Windows の場合)

The service is running.

[対処]

サービスが起動しています。

### KAPM06365-I (Windows の場合)

The service is starting.

[対処]

サービスが起動処理中です。

### KAPM06366-I (Windows の場合)

The service is stopping.

[対処]

サービスが停止処理中です。

### KAPM06367-I (Windows の場合)

The service is now being resumed.

[対処]

サービスが再開中です。

### KAPM06368-I (Windows の場合)

The service is now being paused.

[対処]

サービスが一時停止処理中です。

### KAPM06369-I (Windows の場合)

The service is paused.

[対処]

サービスが一時停止中です。

### KAPM06370-I (Windows の場合)

The service does not exist.

[対処]

サービスがありません。

### KAPM06371-W (Windows の場合)

The service is disabled.

[対処]

サービスが無効です。

### KAPM06372-W (Windows の場合)

Acquisition of the service status failed.

[対処]

サービスの状態取得に失敗しました。

### KAPM06373-W (Windows の場合)

The service status is currently unknown.

[対処]

現在のサービス状態が不明です。

### KAPM06374-I (Windows の場合)

Execution of the "aa...aa" command ended successfully. (return code = bb...bb)

[対処]

コマンドの実行が正常に終了しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：コマンド名

bb...bb：コマンドの戻り値

### KAPM06375-E (Windows の場合)

Execution of the "aa...aa" command failed. (return code = bb...bb)

[対処]

コマンドの実行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：コマンド名

bb...bb：コマンドの戻り値

### KAPM06396-E (Windows の場合)

"aa...aa":"bb...bb"

[対処]

デバッグ用メッセージです。

aa...aa：コマンド名

bb...bb：メッセージ

### KAPM06398-E (Windows の場合)

"aa...aa"

[対処]

デバッグ用メッセージです。

aa...aa：例外用メッセージ

### KAPM06399-E (Windows の場合)

An unexpected exception occurred.

[対処]

予期しない例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06403-E (Windows の場合)

An exception occurred.

[対処]

例外が発生しました。詳細は後続のメッセージ KAPM49001-E を参照してください。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06404-E (Windows の場合)

The file "aa...aa" could not be read.

[対処]

aa...aa ファイルにアクセスできません。

次のことを確認してください。

- ・ファイルが存在しているか
- ・ファイルが使用中でないか
- ・ファイルの作成ディレクトリは適切か

aa...aa：ファイル名

### KAPM06405-I (Windows の場合)

Processing ended normally.

[対処]

処理は正常終了しました。

### KAPM06407-E (Windows の場合)

The "bb...bb" file to be used by "aa...aa" does not exist.

[対処]

aa...aa で使用するファイル bb...bb が存在しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：コマンド名やクラス名など

bb...bb：存在しないファイル名

#### KAPM06408-I (Windows の場合)

Execution of the "aa...aa" command ended normally.

[対処]

aa...aa コマンドの実行は正常終了しました。

aa...aa：コマンド名

#### KAPM06409-E (Windows の場合)

An attempt to execute the "aa...aa" command has failed.

[対処]

aa...aa コマンドの実行に失敗しました。

aa...aa：コマンド名

#### KAPM06410-I (Windows の場合)

The setup status is "not set up".

[対処]

セットアップの状態は「未設定」です。

#### KAPM06411-I (Windows の場合)

The setup status is "stand-alone".

[対処]

セットアップの状態は「スタンドアローン」です。

#### KAPM06412-I (Windows の場合)

The setup status is "active system".

[対処]

セットアップの状態は「クラスタ構成の主系ノード」です。

#### KAPM06413-I (Windows の場合)

The setup status is "standby system".

[対処]

セットアップの状態は「クラスタ構成の待機系ノード」です。



### KAPM06414-E (Windows の場合)

The option specification is incorrect.

[対処]

オプションの指定に誤りがあります。

オプションの指定を見直してください。

### KAPM06429-E (Windows の場合)

An unexpected exception occurred.

[対処]

予期しない例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06433-E (Windows の場合)

An exception occurred.

[対処]

例外が発生しました。詳細は後続のメッセージ KAPM49001-E を参照してください。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06434-I (Windows の場合)

Processing ended normally.

[対処]

処理は正常終了しました。

### KAPM06436-E (Windows の場合)

An attempt to execute the "aa...aa" command has failed.

[対処]

aa...aa コマンドの実行に失敗しました。

aa...aa：コマンド名

### KAPM06437-E (Windows の場合)

The option(s) specified is insufficient.

[対処]

オプションの指定が誤っています。

オプションの指定を見直してください。

#### KAPM06438-I (Windows の場合)

The HiRDB service has started.

[対処]

HiRDB サービスを開始します。

#### KAPM06439-I (Windows の場合)

The HiRDB service has stopped.

[対処]

HiRDB サービスを停止します。

#### KAPM06440-I (Windows の場合)

The HiRDB service has already started.

[対処]

HiRDB サービスはすでに開始されています。

#### KAPM06441-I (Windows の場合)

The HiRDB service has already stopped.

[対処]

HiRDB サービスはすでに停止されています。

#### KAPM06442-E (Windows の場合)

The HiRDB service has not been set up.

[対処]

HiRDB サービスがセットアップされていません。

DBMS を使用する製品向け：

製品が正しくインストールされているか確認し、必要に応じて対処してください。対処してもエラーが発生する場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

DBMS を使用しない製品向け(JP1/PFM-MWO)：

製品の動作に影響ありません。

#### KAPM06443-E (Windows の場合)

An attempt to start the HiRDB service has failed.

[対処]

HiRDB サービスの開始に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06444-E (Windows の場合)

An attempt to stop the HiRDB service has failed.

[対処]

HiRDB サービスの停止に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06445-E (Windows の場合)

HiRDB cannot be stopped because a Suite product is connected to HiRDB.

[対処]

HiRDB と接続している Suite 製品が存在するため、HiRDB を停止できません。

HiRDB と接続している Hitachi Command Suite 製品があるため、HiRDB を停止できません。

HiRDB と接続している Hitachi Command Suite 製品を停止してから、再実行してください。

再実行しても問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06459-E (Windows の場合)

An unexpected exception occurred.

[対処]

予期しない例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06470-I (Windows の場合)

The hcmsdbconnectcheck command will now start.

[対処]

hcmsdbconnectcheck コマンドを開始しました。

### KAPM06471-I (Windows の場合)

Now checking the HiRDB connection... (number of executions = aa...aa, specified number of executions = bb...bb)

[対処]

HiRDB の接続を確認しています。(実行回数 = aa...aa, 指定回数 = bb...bb)

aa...aa : 実行回数

bb...bb : 指定回数

#### KAPM06472-I (Windows の場合)

HiRDB can be connected to.

[対処]

HiRDB へ接続できます。

#### KAPM06473-I (Windows の場合)

The hcmsdbconnectcheck command will now end.

[対処]

hcmsdbconnectcheck コマンドを終了します。

#### KAPM06474-E (Windows の場合)

A connection with HiRDB could not be confirmed.

[対処]

HiRDB との接続を確認できませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM06475-E (Windows の場合)

The hcmsdbconnectcheck command could not be executed successfully.

[対処]

hcmsdbconnectcheck コマンドを正常に実行できませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM06476-E (Windows の場合)

An option is invalid.

[対処]

コマンドのオプションが不正です。

### KAPM06477-E (Windows の場合)

The value of hcnds.home could not be acquired.

[対処]

hcnds.home の値を取得できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06501-I (Windows の場合)

The method has started.

[対処]

メソッドを開始しました。

### KAPM06502-I (Windows の場合)

The method has finished.

[対処]

メソッドが終了しました。

### KAPM06503-E (Windows の場合)

The option is invalid.

[対処]

オプションが不正です。

正しいオプションを指定してください。

### KAPM06504-E (Windows の場合)

A specified option is insufficient.

[対処]

指定するオプションが不足です。

正しいオプションを指定してください。

### KAPM06505-E (Windows の場合)

The value specified in the option is invalid. (option = aa...aa)

[対処]

オプションに指定した値が不正です。

オプションに指定した値を確認してください。

aa...aa：オプション名

### KAPM06506-E (Windows の場合)

The specified directory cannot be created. (directory = aa...aa)

[対処]

指定されたディレクトリを作成できませんでした。

ディレクトリに書き込み権限があることを確認してください。

aa...aa：ディレクトリ名

### KAPM06507-E (Windows の場合)

The specified directory already exists as a file. (file = aa...aa)

[対処]

指定されたディレクトリがファイルとして存在します。

ほかのディレクトリ名を指定してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM06508-E (Windows の場合)

The specified value is invalid. (value = aa...aa)

[対処]

指定された値が不正です。

正しい値を設定してください。

aa...aa：指定された値

### KAPM06509-E (Windows の場合)

The file aa...aa does not exist.

[対処]

ファイル aa...aa が存在しません。

ファイルの指定に誤りがないことを確認してください。誤りがない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM06510-E (Windows の場合)

The directory aa...aa does not exist.

[対処]

ディレクトリ aa...aa が存在しません。

ディレクトリの指定に誤りがないことを確認してください。誤りがない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：ディレクトリ名

### KAPM06511-E (Windows の場合)

The file aa...aa already exists.

[対処]

ファイル aa...aa がすでに存在します。

ファイルを消去するか、またはファイルを別のディレクトリに移動してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM06512-E (Windows の場合)

The directory aa...aa already exists.

[対処]

ディレクトリ aa...aa がすでに存在します。

別のディレクトリを指定してください。

aa...aa：ディレクトリ名

### KAPM06513-E (Windows の場合)

Command aa...aa returned the value bb...bb. The error message is cc...cc.

[対処]

コマンド aa...aa が戻り値 bb...bb を返しました。エラーメッセージは cc...cc です。

オプションに指定した値が正しいことを確認してください。正しい場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：コマンド名

bb...bb：戻り値

cc...cc：エラーメッセージ

### KAPM06514-I (Windows の場合)

Processing ended normally.

[対処]

処理が正常終了しました。

### KAPM06515-E (Windows の場合)

An IOException occurred. (details = aa...aa)

[対処]

IOException が発生しました。詳細は aa...aa です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：例外の詳細

### KAPM06516-E (Windows の場合)

An exception occurred. (details = aa...aa)

[対処]

例外が発生しました。詳細は aa...aa です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：例外の詳細

### KAPM06517-E (Windows の場合)

A NullPointerException occurred. (details = aa...aa)

[対処]

NullPointerException が発生しました。詳細は aa...aa です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：例外の詳細

### KAPM06518-E (Windows の場合)

HiRDB has not been installed.

[対処]

HiRDB がインストールされていません。

HiRDB がインストールされていることを確認してください。HiRDB は、04-00 以降の HiCommand 製品をインストールすると自動的にインストールされます。

### KAPM06519-E (Windows の場合)

An error occurred while executing the hcmdsdbmode command.

[対処]

hcmdsdbmode コマンドの実行中にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06520-E (Windows の場合)

HiRDB has not started.



[対処]

HiRDB が開始していません。

HiRDB を起動してください。

### KAPM06521-E (Windows の場合)

The RD area for aa...aa has not been set up.

[対処]

aa...aa の RD エリアが設定されていません。

type オプションに、インストール済みの製品名を設定してください。

aa...aa : 製品名

### KAPM06522-E (Windows の場合)

There is no RD area in the system.

[対処]

システムに RD エリアがありません。

HiCommand 製品がインストールされていることを確認してください。

### KAPM06523-I (Windows の場合)

The hcmsdbmove command has started.

[対処]

hcmsdbmove コマンドを開始しました。

### KAPM06524-I (Windows の場合)

Initialization for moving the database is being performed.

[対処]

データベースを移動するための初期化処理中です。

### KAPM06525-I (Windows の場合)

The data for aa...aa will now be moved.

[対処]

aa...aa のデータの移動を開始します。

aa...aa : 製品名

### KAPM06526-I (Windows の場合)

Processing to import data has started.

[対処]

データのインポート処理を開始しました。

#### KAPM06527-I (Windows の場合)

The table definitions of the database are being imported.

[対処]

データベースのテーブル定義をインポートしています。

#### KAPM06528-I (Windows の場合)

The data is being imported.

[対処]

データをインポートしています。

#### KAPM06529-I (Windows の場合)

The database procedures are being imported.

[対処]

プロシージャをインポートしています。

#### KAPM06530-I (Windows の場合)

Processing to import data has ended.

[対処]

データのインポート処理が終了しました。

#### KAPM06531-I (Windows の場合)

Processing to export data has started.

[対処]

データのエクスポート処理を開始しました。

#### KAPM06532-I (Windows の場合)

The table definitions of the database are being exported.

[対処]

データベースのテーブル定義をエクスポートしています。

#### KAPM06533-I (Windows の場合)

The data is being exported.

[対処]

データをエクスポートしています。

#### KAPM06534-I (Windows の場合)

The database procedures are being exported.

[対処]

プロシージャをエクスポートしています。

#### KAPM06535-I (Windows の場合)

Processing to export data has ended.

[対処]

データのエクスポート処理が終了しました。

#### KAPM06536-I (Windows の場合)

The data is being imported. (progress = aa...aa/bb...bb)

[対処]

データをインポートしています。

aa...aa：処理済のデータ数

bb...bb：処理対象のデータ数

#### KAPM06537-I (Windows の場合)

The data is being exported. (progress = aa...aa/bb...bb)

[対処]

データをエクスポートしています。

aa...aa：処理済のデータ数

bb...bb：処理対象のデータ数

#### KAPM06540-I (Windows の場合)

The view is being imported.

[対処]

ビューをインポートしています。

#### KAPM06541-I (Windows の場合)

The view is being exported.

[対処]

ビューをエクスポートしています。

### KAPM06542-E (Windows の場合)

The data to be imported to aa...aa is not in the directory in the datapath option.

[対処]

hcmsdsbmove コマンドで import オプションを指定した際、メッセージ中に表示された製品のインポートデータが、datapath オプションに指定したディレクトリにありません。

インポートするデータが datapath オプションで指定したディレクトリに存在することを確認してください。複数製品のインポートデータが異なるディレクトリに存在する場合は、type オプションを指定し、一つの製品ごとに順次データをインポートしてください。

aa...aa：インポートするデータが見つからない製品名

### KAPM06543-I (Windows の場合)

The database was exported successfully.

[対処]

データベースのエクスポートに成功しました。

### KAPM06544-E (Windows の場合)

An attempt to export the database has failed.

[対処]

データベースのエクスポートに失敗しました。

コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06545-I (Windows の場合)

The database was imported successfully.

[対処]

データベースのインポートに成功しました。

### KAPM06546-E (Windows の場合)

An attempt to import the database has failed.

[対処]

データベースのインポートに失敗しました。

コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06548-E (Windows の場合)

An attempt to delete a table definition from the database failed.

[対処]

データベースからテーブル定義の削除に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06549-E (Windows の場合)

An attempt to defragment the database failed.

[対処]

データベースの再編成に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06570-E (Windows の場合)

An option is invalid.

[対処]

指定されたオプションの形式が不正な場合に表示します。

正しいオプションを指定し、再実行してください。

### KAPM06571-E (Windows の場合)

The specified options are insufficient.

[対処]

必要なオプションが指定されていない、または不要なオプションが指定されている場合に表示します。

正しいオプションを指定し、再実行してください。

### KAPM06572-E (Windows の場合)

The specified option value is invalid.

[対処]

オプションの指定値が不正な場合に表示します。

正しいオプションの値を指定し、再実行してください。

### KAPM06573-E (Windows の場合)

The specified directory name already exists as a file name. (file name = aa...aa)

[対処]

コマンドオプションに指定したディレクトリ名が、すでにファイルとして存在する場合には表示します。  
正しいオプションの値を指定し、再実行してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM06574-E (Windows の場合)

The directory name exceeds aa...aa characters.

[対処]

オプションに指定したディレクトリ名の文字数が、最大値を超えている場合には表示します。  
正しいオプションの値を指定し、再実行してください。

aa...aa：ディレクトリ名の文字数

### KAPM06575-E (Windows の場合)

The same value cannot be specified for the databasepath and exportpath parameters.

[対処]

databasepath と exportpath のパラメーターに同じ文字列を指定した場合には表示します。  
異なるディレクトリ名を指定して、再実行してください。

### KAPM06576-E (Windows の場合)

An attempt to acquire the key name has failed.

[対処]

クラスタ設定ファイルに、必要なプロパティが設定されていない場合には表示します。  
クラスタ設定ファイルの内容を確認してください。

### KAPM06577-E (Windows の場合)

An attempt to acquire a value has failed.

[対処]

クラスタ設定ファイルに、値が正しく設定されていない場合には表示します。  
クラスタ設定ファイルに正しい値を設定してください。

### KAPM06578-E (Windows の場合)

The cluster settings file was not found.

[対処]

conf ディレクトリにクラスタ設定ファイルがない場合には表示します。  
cluster.conf ファイルが conf ディレクトリにあることを確認してください。

### KAPM06579-E (Windows の場合)

The value of hcmds.home cannot be acquired.

[対処]

システムプロパティに hcmds.home が設定されていない場合に表示します。

システムプロパティに hcmds.home が設定されていることを確認してください。

### KAPM06580-E (Windows の場合)

An attempt to clear a DBMS environment variable has failed.

[対処]

DBMS クライアント環境変数の削除に失敗した場合に表示します。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06581-E (Windows の場合)

The DBMS has not stopped.

[対処]

コマンドの実行時に DBMS が停止していない場合に表示します。

コマンドを実行する前に、DBMS のサービスを停止してください。

### KAPM06582-E (Windows の場合)

An attempt to load the file has failed. (file = aa...aa)

[対処]

ファイルの読み込みに失敗した場合に表示します。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM06583-E (Windows の場合)

An attempt to write to the file has failed. (file = aa...aa)

[対処]

ファイルの書き込みに失敗した場合に表示します。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM06584-I (Windows の場合)

Processing to export data was successful.

[対処]

データのエクスポートに成功した場合に表示します。

### KAPM06585-I (Windows の場合)

Re-creation of the database was successful.

[対処]

データベースの再作成に成功した場合に表示します。

### KAPM06586-I (Windows の場合)

Processing to import data was successful.

[対処]

データのインポートに成功した場合に表示します。

### KAPM06587-E (Windows の場合)

An attempt to export data has failed.

[対処]

データのエクスポートに失敗した場合に表示します。

失敗の要因を取り除いてから、再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06588-E (Windows の場合)

An attempt to re-create the database has failed.

[対処]

データベースの再作成に失敗した場合に表示します。

失敗の要因を取り除いてから、再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06589-E (Windows の場合)

An attempt to import data has failed.

[対処]

データのインポートに失敗した場合に表示します。

失敗の要因を取り除いてから、再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。



### KAPM06590-I (Windows の場合)

Processing ended normally.

[対処]

コマンド実行が正常終了した場合に表示します。

### KAPM06591-E (Windows の場合)

The data to be imported was not found in the specified directory.

[対処]

指定されたディレクトリ内にインポートするデータがない場合に表示します。

データをエクスポートしたディレクトリを指定して、コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06592-E (Windows の場合)

The data to be imported to aa...aa is not in the directory specified in the exportpath option.

[対処]

メッセージ中に表示された製品のインポートデータが、exportpath オプションに指定したディレクトリにありません。

インポートするデータが exportpath オプションで指定したディレクトリに存在することを確認してください。

aa...aa：インポートするデータが見つからない製品名。

### KAPM06600-I (Windows の場合)

Entered parameter: aa...aa

[対処]

ユーザーが入力したパラメータを表示します。

aa...aa：ユーザーが入力したパラメーター

### KAPM06601-I (Windows の場合)

User ID = aa...aa, application = bb...bb, permissions = cc...cc

[対処]

ユーザー aa...aa に設定されている HiCommand Device Manager の権限を、アプリケーション bb...bb の権限 cc...cc に変換して設定しました。

aa...aa：対象ユーザーのユーザー ID

bb...bb：対象のアプリケーション

cc...cc：対象ユーザーに設定された権限

### KAPM06602-E (Windows の場合)

A specified parameter is invalid.

[対処]

引数が不正です。

指定したパラメーターを確認してください。

### KAPM06603-E (Windows の場合)

An attempt to read the file has failed. (file = aa...aa)

[対処]

ファイルの読み込みに失敗しました。

aa...aa で指定されるパスにファイルがあることを確認してください。

aa...aa：ファイルの絶対パス

### KAPM06604-E (Windows の場合)

The database has not started.

[対処]

データベースが起動していません。

データベースが起動していることを確認してください。

### KAPM06605-E (Windows の場合)

An attempt to communicate with the server or database has failed.

[対処]

サーバまたはデータベースとの通信に失敗しました。

HBase Storage Mgmt Common Service もしくは HBase Storage Mgmt Web Service, またはデータベースが起動していることを確認してください。

### KAPM06606-E (Windows の場合)

An error has occurred.

[対処]

障害が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06609-I (Windows の場合)

The command ended normally.

[対処]

コマンドが正常終了しました。

### KAPM06610-E (Windows の場合)

An option specification is invalid.

[対処]

オプションの指定が不正です。

メッセージに従い、正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。

### KAPM06611-E (Windows の場合)

An attempt to load the hssso.conf file has failed.

[対処]

hssso.conf ファイルの読み込みに失敗しました。

hssso.conf のホストが正しく設定されているか確認してください。

### KAPM06612-E (Windows の場合)

Authentication has failed.

[対処]

認証に失敗しました。

ユーザー名とパスワードが正しいことを確認してください。

問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06613-W (Windows の場合)

Authentication data was not found in the repository.

[対処]

リポジトリに認証データが登録されていません。

### KAPM06614-E (Windows の場合)

An attempt to communicate with SSO Server has failed.

[対処]

SSO サーバとの通信に失敗しました。

次の対処をしてください。

分散環境：

プライマリサーバからコマンドを実行した場合、プライマリサーバの Single Sign On server が起動しているか確認してください。

セカンダリサーバからコマンドを実行した場合、プライマリサーバの Single Sign On server が起動しているか確認してください。起動していないときは、Single Sign On server を起動させてから、セカンダリ側の Single Sign On server を再起動してください。起動しているときは、セカンダリサーバの Single Sign On server が起動しているか確認してください。

単一構成：

Single Sign On server が起動しているか確認してください。

問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06640-E (Windows の場合)

A fatal error occurred during processing.

[対処]

処理中に致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06641-E (Windows の場合)

An internal error occurred.

[対処]

内部エラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06642-E (Windows の場合)

An error occurred during file input.

[対処]

ファイルの入力中にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06643-E (Windows の場合)

An attempt to acquire file information has failed.

[対処]

ファイル情報の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06644-E (Windows の場合)

An option is invalid. Code=[aa...aa], Data=[bb...bb]

[対処]

オプションの指定に誤りがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：発生箇所を示すコード

bb...bb：発生したオプションや値

### KAPM06645-I (Windows の場合)

hcmdsdbpath [aa...aa]{,[bb...bb],.....[.....]}

[対処]

コマンドに指定されたオプションを表示します。

aa...aa：コマンドライン引数

bb...bb：コマンドライン引数

### KAPM06654-E (Windows の場合)

The specified backup directory is invalid. Path=[aa...aa], Code=[bb...bb]

[対処]

backupsdir オプションに指定したバックアップディレクトリの指定に誤りがあります。

backupsdir オプションには、hcmdsbackups コマンドで出力先に指定したディレクトリを指定してください。

aa...aa：バックアップディレクトリのパス

bb...bb：発生箇所を示すコード

### KAPM06659-E (Windows の場合)

aa...aa

[対処]

KAPMxxxxx-E の詳細情報です。発生した例外オブジェクトとそのバックトレースを表示します。

直前のメッセージ KAPMxxxxx-E を参照してください。

aa...aa：例外オブジェクト名と発生した原因、または例外オブジェクトのバックトレース

### KAPM06665-I (Windows の場合)

The DBMS has started.

[対処]

DBMS が起動されました。

#### KAPM06666-I (Windows の場合)

The DBMS has stopped.

[対処]

DBMS が停止されました。

#### KAPM06667-I (Windows の場合)

aa...aa processing has started.

[対処]

処理を開始しました。

aa...aa : 処理名

#### KAPM06668-I (Windows の場合)

aa...aa processing has finished.

[対処]

処理が終了しました。

aa...aa : 処理名

#### KAPM06669-E (Windows の場合)

An argument contains a null value.

[対処]

引数に"null"が含まれています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM06670-E (Windows の場合)

An exception occurred.

[対処]

例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM06671-E (Windows の場合)

The specified value is invalid. (value = aa...aa)

[対処]

指定した値が誤っています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：値

### KAPM06672-E (Windows の場合)

Execution of the command aa...aa has failed.

[対処]

コマンド実行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：コマンド名

### KAPM06673-E (Windows の場合)

The DBMS did not start.

[対処]

DBMS は起動されませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06674-E (Windows の場合)

The DBMS did not stop.

[対処]

DBMS が停止されませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06675-I (Windows の場合)

The DBMS has not been set up

[対処]

DBMS がセットアップされていません。

### KAPM06676-I (Windows の場合)

The database of the specified product has not been set up.

[対処]

指定した製品のデータベースはセットアップされていません。

### KAPM06679-E (Windows の場合)

The value of hcnds.home cannot be acquired.

[対処]

"hcnds.home"の値が取得できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06683-E (Windows の場合)

"aa...aa":"bb...bb"

[対処]

デバッグ用メッセージです。

aa...aa：コマンド名

bb...bb：メッセージ

### KAPM06689-E (Windows の場合)

Processing has terminated abnormally. (processing name = aa...aa)

[対処]

処理は異常終了しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：処理名

### KAPM06690-E (Windows の場合)

The file hcndsdbsetRDArea.ini does not exist.

[対処]

hcndsdbsetRDArea.ini ファイルがありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06691-E (Windows の場合)

An error occurred during file I/O processing.

[対処]

ファイルの入出力処理でエラーが発生しました。



原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM06692-W (Windows の場合)

Execution of the command aa...aa has failed.

[対処]

コマンド実行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa： コマンド名

#### KAPM06700-I (Windows の場合)

The hcndsscmquery command started.

[対処]

hcndsscmquery コマンドを開始しました。

#### KAPM06701-I (Windows の場合)

The hcndsscmquery command ended successfully.

[対処]

hcndsscmquery コマンドが成功しました。

#### KAPM06702-E (Windows の場合)

The hcndsscmquery command failed.

[対処]

hcndsscmquery コマンドが失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM06703-I (Windows の場合)

The aa...aa function started.

[対処]

関数を開始しました

aa...aa： 関数名

### KAPM06704-I (Windows の場合)

The aa...aa function ended.

[対処]

関数が終了しました。

aa...aa：関数名

### KAPM06705-E (Windows の場合)

Acquisition of the installation path failed.

[対処]

インストールパスの取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06706-E (Windows の場合)

One or more options are invalid.

[対処]

オプションの指定に誤りがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06707-E (Windows の場合)

Allocation of memory to store the log file path failed.

[対処]

ログファイルパスを格納するメモリ確保に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06708-E (Windows の場合)

Log initialization failed.

[対処]

ログの初期化に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06709-E (Windows の場合)

An internal error occurred.

[対処]

内部エラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

#### KAPM06710-I (Windows の場合)

The service is stopped.

[対処]

サービスが停止しています。

#### KAPM06711-I (Windows の場合)

The service is running.

[対処]

サービスが起動しています。

#### KAPM06712-I (Windows の場合)

The service is starting.

[対処]

サービスが起動処理中です。

#### KAPM06713-I (Windows の場合)

The service is stopping.

[対処]

サービスが停止処理中です。

#### KAPM06714-I (Windows の場合)

The service is now being resumed.

[対処]

サービスが再開中です。

#### KAPM06715-I (Windows の場合)

The service is now being paused.

[対処]

サービスが一時停止処理中です。

### KAPM06716-I (Windows の場合)

The service is paused.

[対処]

サービスが一時停止中です。

### KAPM06717-I (Windows の場合)

The service does not exist.

[対処]

サービスがありません。

### KAPM06718-I (Windows の場合)

The service is disabled.

[対処]

サービスが無効です。

### KAPM06719-E (Windows の場合)

The service status is currently unknown.

[対処]

現在のサービス状態が不明です。

### KAPM06720-E (Windows の場合)

A fatal error occurred.

[対処]

致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06721-I (Windows の場合)

The hcmdsscmquery command ended.

[対処]

hcmdsscmquery コマンドが終了しました。

### KAPM06722-E (Windows の場合)

An error occurred in the Win32 API.. (API name = aa...aa, error code = bb...bb)

[対処]

WIN32API でエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa : API 名

bb...bb : エラーコード

### KAPM06723-I (Windows の場合)

The service name is aa...aa.

[対処]

処理中のサービス名です。

aa...aa : サービス名

### KAPM06753-E (Windows の場合)

A property value in the installation information file is invalid. (aa...aa)

[対処]

インストール情報ファイルのプロパティ値が不正です。

インストール情報ファイルの内容を確認してください。

aa...aa : プロパティ名

### KAPM06760-I (Windows の場合)

A method has started.

[対処]

メソッドが開始しました。

### KAPM06761-I (Windows の場合)

A method has finished.

[対処]

メソッドが終了しました。

### KAPM06762-I (Windows の場合)

The hcndsssltool command has started.

[対処]

hcndsssltool コマンドが開始されました。

### KAPM06763-I (Windows の場合)

The hcmdsssltool command has ended.

[対処]

hcmdsssltool コマンドが終了しました。

### KAPM06764-I (Windows の場合)

The hcmdsssltool command ended successfully.

[対処]

hcmdsssltool コマンドが成功しました。

### KAPM06765-E (Windows の場合)

An option is invalid.

[対処]

オプションが不正です。

オプションを確認してください。

### KAPM06766-E (Windows の場合)

Creation of a private key failed.

[対処]

秘密鍵の作成に失敗しました。

ファイル出力先, 指定する識別名を確認してから, コマンドを再実行してください。

問題が解決しない場合は, 原因究明と問題の解決のため, 詳細な調査が必要です。障害情報を収集し, 障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06767-E (Windows の場合)

Creation of a self-signed certificate failed.

[対処]

自己署名証明書の作成に失敗しました。

ファイル出力先, 指定する識別名を確認してから, コマンドを再実行してください。

問題が解決しない場合は, 原因究明と問題の解決のため, 詳細な調査が必要です。障害情報を収集し, 障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06768-E (Windows の場合)

Creation of a CSR failed.

[対処]

CSR の作成に失敗しました。

ファイル出力先、指定する識別名を確認してから、コマンドを再実行してください。

問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06769-E (Windows の場合)

Creation of a certificate content file failed.

[対処]

証明書の内容ファイルの作成に失敗しました。

ファイル出力先、指定する識別名を確認してから、コマンドを再実行してください。

問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06770-E (Windows の場合)

An internal error occurred.

[対処]

内部エラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06771-W (Windows の場合)

Failed to delete a key store.

[対処]

キーストアの削除に失敗しました。

### KAPM06772-E (Windows の場合)

No value has been specified for an option.

[対処]

オプションの値が指定されていません。

オプションを確認してください。

### KAPM06773-E (Windows の場合)

A fatal error occurred.

[対処]

致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM06774-E (Windows の場合)

The hcnds.home value cannot be acquired.

[対処]

hcnds.home の値が取得できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM06775-E (Windows の場合)

Analysis of binary data failed.(position = aa...aa,part = bb...bb)

[対処]

バイナリデータの解析に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : 位置

bb...bb : 部分

#### KAPM06776-E (Windows の場合)

The keytool command failed.

[対処]

keytool コマンドが失敗しました。

出力されている下記のメッセージの内容に応じて対処してください。

・KAPM06766-E

・KAPM06767-E

・KAPM06768-E

・KAPM06769-E

#### KAPM06777-I (Windows の場合)

The keytool command has ended.(Return code = aa...aa)

[対処]

keytool コマンドが終了しました。

aa...aa : リターンコード



### KAPM06780-I (Windows の場合)

Enter Server Name [default=aa...aa]:

[対処]

Server Name を入力してください。

aa...aa : ホスト名

### KAPM06781-I (Windows の場合)

Enter Organizational Unit:

[対処]

Organizational Unit を入力してください。

### KAPM06782-I (Windows の場合)

Enter Organization Name [default=aa...aa]:

[対処]

Organization Name を入力してください。

aa...aa : ホスト名

### KAPM06783-I (Windows の場合)

Enter your City or Locality:

[対処]

your City or Locality を入力してください。

### KAPM06784-I (Windows の場合)

Enter your State or Province:

[対処]

your State or Province を入力してください。

### KAPM06785-I (Windows の場合)

Enter your two-character country-code:

[対処]

your two-character country-code を入力してください。

### KAPM06786-I (Windows の場合)

Is aa...aa correct? (y/n) [default=n]:

[対処]

識別名を確認します。

aa...aa：識別名

### KAPM06787-E (Windows の場合)

Creation of a distinguished name failed.

[対処]

識別名の作成が失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06790-E (Windows の場合)

An IllegalArgumentException occurred.

[対処]

IllegalArgumentException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06791-E (Windows の場合)

An IOException occurred.

[対処]

IOException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06792-E (Windows の場合)

A HBaseDeleteFileException occurred.

[対処]

HBaseDeleteFileException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06793-E (Windows の場合)

An exception occurred.

[対処]

exception が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM06794-E (Windows の場合)

A KeyStoreException occurred.

[対処]

KeyStoreException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM06795-E (Windows の場合)

A CertificateException occurred.

[対処]

CertificateException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM06796-E (Windows の場合)

An UnrecoverableKeyException occurred.

[対処]

UnrecoverableKeyException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM06797-E (Windows の場合)

A NoSuchAlgorithmException occurred.

[対処]

NoSuchAlgorithmException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM06799-I (Windows の場合)

aa...aa

[対処]

デバック用情報です。

aa...aa：デバック用情報

### KAPM06900-I (Windows の場合)

Processing to start the service has started.

[対処]

サービスの起動を開始した場合に表示します。

### KAPM06901-I (Windows の場合)

The service was started successfully.

[対処]

サービスの起動に成功した場合に表示します。ただし、05-70 より前の HiCommand 製品のサービスの一部は、起動処理の対象外であるため、停止している可能性があります。必要に応じて手動で起動してください。

### KAPM06902-I (Windows の場合)

Processing to stop the service has started.

[対処]

サービスの停止を開始した場合に表示します。

### KAPM06903-I (Windows の場合)

The service was stopped successfully.

[対処]

サービスの停止に成功した場合に表示します。

### KAPM06904-I (Windows の場合)

Processing to start the DBMS has started.

[対処]

データベースの起動を開始した場合に表示します。

### KAPM06905-I (Windows の場合)

The DBMS was started successfully.

[対処]

データベースの起動に成功した場合に表示します。

### KAPM06906-I (Windows の場合)

Processing to stop the DBMS has started.

[対処]

データベースの停止を開始した場合に表示します。

### KAPM06907-I (Windows の場合)

The DBMS was stopped successfully.

[対処]

データベースの停止に成功した場合に表示します。

### KAPM06908-E (Windows の場合)

An attempt to start the service has failed.

[対処]

サービスの起動に失敗した場合に表示します。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06909-E (Windows の場合)

An attempt to stop the service has failed.

[対処]

サービスの停止に失敗した場合に表示します。

DBMS と接続している Suite 製品を停止してから、再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06910-E (Windows の場合)

An attempt to start the DBMS has failed.

[対処]

データベースの起動に失敗した場合に表示します。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06911-E (Windows の場合)

An attempt to stop the DBMS has failed.

[対処]

データベースの停止に失敗した場合に表示します。

DBMS と接続している Suite 製品を停止してから、再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06912-E (Windows の場合)

An attempt to start the service or the DBMS has failed.

[対処]

サービスまたはデータベースの起動に失敗した場合に表示します。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06913-E (Windows の場合)

An attempt to stop the service or the DBMS has failed.

[対処]

サービスまたはデータベースの停止に失敗した場合に表示します。

DBMS と接続している Suite 製品を停止してから、再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06914-E (Windows の場合)

The database has not been initialized.

[対処]

データベースが初期化されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06915-E (Windows の場合)

An attempt to release the connection of the connection pool has failed.

[対処]

コネクションプールのコネクションの解放に失敗した場合に表示します。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06920-W (Windows の場合)

Log initialization failed.

[対処]

ログの初期化に失敗しました。

頻繁に発生する場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06921-E (Windows の場合)

A memory allocation error occurred.

[対処]

メモリー確保エラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06922-E (Windows の場合)

The aa...aa command will stop because setting an environment variable failed. (details = bb...bb)

[対処]

環境変数の設定に失敗したため、コマンドの実行を中断します。

コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：コマンド名

bb...bb：詳細

### KAPM06923-E (Windows の場合)

The aa...aa command will stop because internal processing failed. (details = bb...bb)

[対処]

内部処理に失敗したため、コマンドの実行を中断します。

コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：コマンド名

bb...bb：詳細

### KAPM06924-E (Windows の場合)

An error occurred in an internal function. (function = aa...aa, error code = bb...bb)

[対処]

内部関数でエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：関数

bb...bb：エラーコード

### KAPM06925-E (Windows の場合)

A system environment variable is invalid.

[対処]

システム環境変数が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06926-E (Windows の場合)

The aa...aa command will stop because setting an environment variable failed. (details = bb...bb)

[対処]

環境変数の設定に失敗したため、コマンドの実行を中断します。

コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：コマンド名

bb...bb：詳細

### KAPM06927-E (Windows の場合)

The aa...aa command will stop because internal processing failed. (details = bb...bb)

[対処]

内部処理に失敗したため、コマンドの実行を中断します。

コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：コマンド名

bb...bb：詳細

### KAPM07000-W (Windows の場合)

現在の Javascript を最新版にアップデートしてください。

[対処]

現在の JavaScript を最新版にアップデートしてください。

### KAPM07001-E (Windows の場合)

指定したユーザは管理者画面への権限を保持していないためログインできません。

[対処]

指定したユーザーは管理者画面への権限を保持していないためログインできません。

HiCommand Base の Administrator 権限を持っているユーザーでログインしてください。



### KAPM07002-E (Windows の場合)

アプリケーションが HSSO Server に登録されていません。

[対処]

アプリケーションが HSSO Server に登録されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM07003-E (Windows の場合)

ユーザ ID、またはパスワードが正しくありません。

[対処]

ユーザー ID、またはパスワードが正しくありません。

ログインできるユーザー ID またはパスワードを入力してください。

### KAPM07004-E (Windows の場合)

実行するユーザはメソッドの実行権限を持っていません。

[対処]

実行するユーザーはメソッドの実行権限を持っていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM07005-E (Windows の場合)

指定したユーザは存在しません。

[対処]

指定したユーザーは存在しません。

ユーザー情報を確認してください。

### KAPM07006-E (Windows の場合)

指定したユーザは既に存在しています。

[対処]

指定したユーザーはすでに存在しています。

指定したユーザー名以外の値を入力してください。

### KAPM07007-E (Windows の場合)

このユーザは既に削除されています。

[対処]

このユーザーはすでに削除されています。

ユーザー情報を確認してください。

### KAPM07008-E (Windows の場合)

処理中に障害が発生しました。

[対処]

処理中に障害が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM07009-E (Windows の場合)

処理中に通信障害が発生しました。

[対処]

処理中に通信障害が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM07010-E (Windows の場合)

引数に null が指定されています。

[対処]

引数に null が指定されています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM07011-E (Windows の場合)

処理中に致命的エラーが発生しました。

[対処]

処理中に致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM07012-E (Windows の場合)

指定したグループは存在しません。

[対処]

指定したグループは存在しません。

グループ情報を確認してください。

### KAPM07013-E (Windows の場合)

ユーザ情報の登録処理中に障害が発生したため、登録できませんでした。

[対処]

ユーザー情報の登録処理中に障害が発生したため、登録できませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM07014-E (Windows の場合)

ユーザ情報の更新処理中に障害が発生したため、更新されませんでした。

[対処]

ユーザー情報の更新処理中に障害が発生したため、更新されませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM07015-E (Windows の場合)

ユーザ情報の削除処理中に障害が発生したため、削除されませんでした。

[対処]

ユーザー情報の削除処理中に障害が発生したため、削除されませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM07016-E (Windows の場合)

パスワードの変更処理中に障害が発生したため、変更できませんでした。

[対処]

パスワードの変更処理中に障害が発生したため、変更できませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM07017-E (Windows の場合)

ユーザ情報の取得中に障害が発生しました。

[対処]

ユーザー情報の取得中に障害が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM07018-E (Windows の場合)

グループ情報の取得中に障害が発生しました。

[対処]

グループ情報の取得中に障害が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM07019-I (Windows の場合)

ユーザ情報の削除に成功しました。

[対処]

ユーザー情報の削除に成功しました。

### KAPM07020-I (Windows の場合)

ユーザ ID aa...aa を削除します。

実行するとこのユーザではログインできなくなりますがよろしいですか？

[対処]

ユーザー ID aa...aa を削除します。

実行するとこのユーザーではログインできなくなりますがよろしいですか？

aa...aa : ユーザー ID

### KAPM07021-E (Windows の場合)

HiCommand アプリケーション情報の取得中に障害が発生しました。

[対処]

HiCommand アプリケーション情報の取得中に障害が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM07022-E (Windows の場合)

HiCommand アプリケーション情報の更新処理中に障害が発生したため、更新されませんでした。

[対処]

HiCommand アプリケーション情報の更新処理中に障害が発生したため、更新されませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM07023-I (Windows の場合)

HiCommand アプリケーション情報を更新します。

[対処]

HiCommand アプリケーション情報を更新します。

### KAPM07024-E (Windows の場合)

ユーザアプリケーション情報の取得中に障害が発生しました。

[対処]

ユーザアプリケーション情報の取得中に障害が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM07025-E (Windows の場合)

ユーザアプリケーション情報の更新処理中に障害が発生したため、更新されませんでした。

[対処]

ユーザアプリケーション情報の更新処理中に障害が発生したため、更新されませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM07026-I (Windows の場合)

ユーザアプリケーション情報を更新します。

[対処]

ユーザアプリケーション情報を更新します。

### KAPM07027-W (Windows の場合)

指定したユーザアプリケーション名は既に存在します。アプリケーション名 = aa...aa

[対処]

指定したユーザアプリケーション名はすでに存在します。

指定したアプリケーション名以外の値を入力してください。

aa...aa：アプリケーション名

### KAPM07028-E (Windows の場合)

入力項目：aa...aa

この入力項目は必須です。値を入力してください。

[対処]

この入力項目は必須です。値を入力してください。

値を入力してください。

aa...aa：入力項目

### KAPM07029-E (Windows の場合)

入力項目：aa...aa

この入力項目に使用不可能な文字が含まれています。

[対処]

この入力項目に使用できない文字が含まれています。

使用できる文字を使用してください。

aa...aa：入力項目

### KAPM07030-E (Windows の場合)

入力項目：aa...aa

この入力項目の文字数が最大文字数を超過しています。

[対処]

この入力項目の文字数が最大文字数を超過しています。

最大文字数以内の文字列を入力してください。

aa...aa：入力項目

### KAPM07031-E (Windows の場合)

パスワードと一致していません。

[対処]

パスワードと一致していません。

パスワードとパスワードの確認の値を一致させてください。

### KAPM07032-E (Windows の場合)

入力項目：aa...aa

この入力項目には 4 文字以上 255 文字以下の文字列を入力してください。

[対処]

この入力項目には 4 文字以上 255 文字以下の文字列を入力してください。

4 文字以上 255 文字以下の文字列を入力してください。

aa...aa：入力項目

### KAPM07033-W (Windows の場合)

指定された URL はクラスで存在していません。URL = aa...aa

[対処]

指定された URL はクラスで存在していません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa : URL

### KAPM07034-E (Windows の場合)

IllegalDataException が発生しました。詳細 = aa...aa

[対処]

IllegalDataException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa : 詳細

### KAPM07035-E (Windows の場合)

指定された URL は形式が不正です。URL = "aa...aa"

[対処]

指定された URL は形式が不正です。

入力した URL を確認し値を再入力してください。

aa...aa : URL

### KAPM07036-I (Windows の場合)

パスワードを変更します。よろしいですか？

[対処]

パスワードを変更します。よろしいですか？

### KAPM07037-I (Windows の場合)

パスワードを変更します。よろしいですか？

パスワード変更後は、再ログインが必要です。

[対処]

パスワードを変更します。よろしいですか？

パスワード変更後は、再ログインが必要です。

### KAPM07038-E (Windows の場合)

入力項目：aa...aa

この入力項目には同じ値は指定できません。

[対処]

この入力項目には同じ値は指定できません。

入力項目にはほかの値を入力してください。

aa...aa：入力項目

### KAPM07230-I (Windows の場合)

The user was registered successfully. (operator = aa...aa, user ID = bb...bb, function = cc...cc)

[対処]

ユーザーが正常に登録されたことを示す監査ログです。

aa...aa: Operator name

bb...bb: Processed user ID

cc...cc: Function name

### KAPM07231-I (Windows の場合)

The user was deleted successfully. (operator = aa...aa, user ID = bb...bb, function = cc...cc)

[対処]

ユーザーが正常に削除されたことを示す監査ログです。

aa...aa: Operator name

bb...bb: Processed user ID

cc...cc: Function name

### KAPM07232-I (Windows の場合)

The password was changed successfully. (operator = aa...aa, user ID = bb...bb, function = cc...cc)

[対処]

パスワードが正常に変更されたことを示す監査ログです。

aa...aa: Operator name

bb...bb: Processed user ID

cc...cc: Function name

### KAPM07233-I (Windows の場合)

The user information was modified successfully. (operator = aa...aa, user ID = bb...bb, function = cc...cc)



[対処]

ユーザー情報が正常に更新されたことを示す監査ログです。

aa...aa: Operator name

bb...bb: Processed user ID

cc...cc: Function name

### KAPM07235-I (Windows の場合)

The user was locked successfully. (operator = aa...aa, user ID = bb...bb, function = cc...cc)

[対処]

ユーザーが正常にロックされたことを示す監査ログです。

aa...aa: 操作者名

bb...bb: 処理したユーザー ID

cc...cc: 機能名

### KAPM07236-I (Windows の場合)

The user was unlocked successfully. (operator = aa...aa, user ID = bb...bb, function = cc...cc)

[対処]

ユーザーが正常にアンロックされたことを示す監査ログです。

aa...aa: 操作者名

bb...bb: 処理したユーザー ID

cc...cc: 機能名

### KAPM07237-E (Windows の場合)

The specified password does not satisfy the entry conditions. (operator = aa...aa, user ID = bb...bb, function = cc...cc)

[対処]

入力条件に合わないパスワードが指定されていることを示す監査ログです。

aa...aa: 操作者名

bb...bb: 処理したユーザー ID

cc...cc: 機能名

### KAPM07238-E (Windows の場合)

The specified e-mail is too long. (operator = aa...aa, user ID = bb...bb, function = cc...cc)

[対処]

指定された E メールアドレスが長過ぎることを示す監査ログです。

aa...aa: 操作者名

bb...bb：処理したユーザー ID

cc...cc：機能名

### KAPM07239-E (Windows の場合)

The old password is incorrect. (operator = aa...aa, user ID = bb...bb, function = cc...cc)

[対処]

パスワード変更時に指定した古いパスワードが正しくないことを示す監査ログです。

aa...aa：操作者名

bb...bb：処理したユーザー ID

cc...cc：機能名

### KAPM07240-E (Windows の場合)

An attempt to execute the aa...aa operation has failed. (operator = bb...bb, user ID = cc...cc, function = dd...dd)

[対処]

aa...aa 操作が失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa：操作名

bb...bb：操作者名

cc...cc：処理したユーザー ID

dd...dd：機能名

### KAPM07241-I (Windows の場合)

A user was registered successfully. (user ID = aa...aa)

[対処]

ユーザーが正常に登録されたことを示す監査ログです。

aa...aa：ユーザー ID

### KAPM07242-E (Windows の場合)

Registration of a user has failed. (user ID = aa...aa)

[対処]

ユーザーの登録に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa：ユーザー ID

### KAPM07243-I (Windows の場合)

The user information was updated successfully. (user ID = aa...aa)

[対処]

ユーザー情報が正常に更新されたことを示す監査ログです。

aa...aa：ユーザー ID

### KAPM07244-E (Windows の場合)

An attempt to update the user information has failed. (user ID = aa...aa)

[対処]

ユーザー情報の更新に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa：ユーザー ID

### KAPM07245-I (Windows の場合)

A user was deleted successfully. (user ID = aa...aa)

[対処]

ユーザーが正常に削除されたことを示す監査ログです。

aa...aa：ユーザー ID

### KAPM07246-E (Windows の場合)

Deletion of a user has failed. (user ID = aa...aa)

[対処]

ユーザーの削除に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa：ユーザー ID

### KAPM07247-I (Windows の場合)

The authorization group was added successfully. (operator = aa...aa, distinguished name = bb...bb, function = cc...cc)

[対処]

認可グループが正常に追加されたことを示す監査ログです。

aa...aa：操作者名

bb...bb：識別名

cc...cc：機能名

### KAPM07248-E (Windows の場合)

An attempt to execute the aa...aa operation has failed. (operator = bb...bb, distinguished name = cc...cc, function = dd...dd)

[対処]

aa...aa 操作が失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa：操作名  
bb...bb：操作者名  
cc...cc：識別名  
dd...dd：機能名

### KAPM07249-I (Windows の場合)

The authorization group was deleted successfully. (operator = aa...aa, distinguished name = bb...bb, function = cc...cc)

[対処]

認可グループが正常に削除されたことを示す監査ログです。

aa...aa：操作者名  
bb...bb：識別名  
cc...cc：機能名

### KAPM07250-I (Windows の場合)

The permissions were changed successfully. (operator = aa...aa, distinguished name = bb...bb, permissions = cc...cc)

[対処]

権限情報が正常に更新されたことを示す監査ログです。

aa...aa：操作者名  
bb...bb：識別名  
cc...cc：変更後の権限

### KAPM07251-I (Windows の場合)

The authorization group was registered successfully. (distinguished name = aa...aa)

[対処]

認可グループが正常に登録されたことを示す監査ログです。

aa...aa：識別名

### KAPM07252-E (Windows の場合)

An attempt to register the authorization group has failed. (distinguished name = aa...aa)

[対処]

認可グループの登録に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa：識別名

### KAPM07253-I (Windows の場合)

The authorization group was deleted successfully. (distinguished name = aa...aa)

[対処]

認可グループが正常に削除されたことを示す監査ログです。

aa...aa：識別名

### KAPM07254-E (Windows の場合)

An attempt to delete the authorization group has failed. (distinguished name = aa...aa)

[対処]

認可グループの削除に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa：識別名

### KAPM07255-I (Windows の場合)

The authorization group's permissions were changed successfully. (distinguished name = aa...aa)

[対処]

認可グループの権限が正常に更新されたことを示す監査ログです。

aa...aa：識別名

### KAPM07256-E (Windows の場合)

An attempt to change the authorization group's permissions has failed. (distinguished name = aa...aa)

[対処]

認可グループの権限更新に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa：識別名

### KAPM07257-I (Windows の場合)

The resource group was successfully registered. (resource group name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

リソースグループが正常に登録されたことを示す監査ログです。

aa...aa：リソースグループ名

bb...bb：装置種別

cc...cc：装置製番

### KAPM07258-E (Windows の場合)

Registration of the resource group failed. (resource group name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

リソースグループの登録に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa：リソースグループ名

bb...bb：装置種別

cc...cc：装置製番

### KAPM07259-I (Windows の場合)

The resource group was successfully deleted. (resource group name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

リソースグループが正常に削除されたことを示す監査ログです。

aa...aa：リソースグループ名

bb...bb：装置種別

cc...cc：装置製番

### KAPM07260-E (Windows の場合)

Deletion of the resource group failed. (resource group name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

リソースグループの削除に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa：リソースグループ名

bb...bb：装置種別

cc...cc：装置製番

### KAPM07261-I (Windows の場合)

The resource group was successfully updated. (resource group name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

リソースグループが正常に更新されたことを示す監査ログです。

aa...aa：リソースグループ名

bb...bb：装置種別

cc...cc：装置製番

### KAPM07262-E (Windows の場合)

Updating of the resource group failed. (resource group name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

リソースグループの更新に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa：リソースグループ名

bb...bb：装置種別

cc...cc：装置製番

### KAPM07263-I (Windows の場合)

The user group was successfully registered. (resource group name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

ユーザーグループが登録に追加されたことを示す監査ログです。

aa...aa：ユーザーグループ名

bb...bb：装置種別

cc...cc：装置製番

### KAPM07264-E (Windows の場合)

Registration of the user group failed. (user group name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

ユーザーグループの登録に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa：ユーザーグループ名

bb...bb：装置種別

cc...cc：装置製番

### KAPM07265-I (Windows の場合)

The user group was successfully deleted. (user group name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

ユーザーグループが正常に削除されたことを示す監査ログです。

aa...aa：ユーザーグループ名

bb...bb：装置種別

cc...cc：装置製番

### KAPM07266-E (Windows の場合)

Deletion of the user group failed. (user group name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

ユーザーグループの削除に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa：ユーザーグループ名

bb...bb：装置種別

cc...cc：装置製番

### KAPM07267-I (Windows の場合)

The user group was successfully updated. (user group name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

ユーザーグループが正常に更新されたことを示す監査ログです。

aa...aa：ユーザーグループ名

bb...bb：装置種別

cc...cc：装置製番

### KAPM07268-E (Windows の場合)

Updating of the user group failed. (user group name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

ユーザーグループの更新に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa：ユーザーグループ名

bb...bb：装置種別

cc...cc：装置製番

### KAPM07269-I (Windows の場合)

The role was successfully registered. (role name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

ロールが正常に登録されたことを示す監査ログです。

aa...aa：ロール名

bb...bb：装置種別

cc...cc：装置製番



### KAPM07270-E (Windows の場合)

Registration of the role failed. (role name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

ロールの登録に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa：ロール名

bb...bb：装置種別

cc...cc：装置製番

### KAPM07271-I (Windows の場合)

The role was successfully deleted. (role name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

ロールが正常に削除されたことを示す監査ログです。

aa...aa：ロール名

bb...bb：装置種別

cc...cc：装置製番

### KAPM07272-E (Windows の場合)

Deletion of the role failed. (role name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

ロールの削除に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa：ロール名

bb...bb：装置種別

cc...cc：装置製番

### KAPM07273-I (Windows の場合)

The role was successfully updated. (role name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

ロールが正常に更新されたことを示す監査ログです。

aa...aa：ロール名

bb...bb：装置種別

cc...cc：装置製番

### KAPM07274-E (Windows の場合)

Updating of the role failed. (role name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

ロールの更新に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa：ロール名

bb...bb：装置種別

cc...cc：装置製番

### KAPM07275-I (Windows の場合)

The user account was successfully assigned to the user group. (user group name = aa...aa, user ID = bb...bb)

[対処]

ユーザーグループにユーザーアカウントを割り当てる処理が成功したことを示す監査ログです。

aa...aa：ユーザーグループ名

bb...bb：ユーザー ID

### KAPM07276-E (Windows の場合)

The user account failed to be assigned to the user group. (user group name = aa...aa, user ID = bb...bb)

[対処]

ユーザーグループにユーザーアカウントを割り当てる処理が失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa：ユーザーグループ名

bb...bb：ユーザー ID

### KAPM07277-I (Windows の場合)

The permission was successfully assigned to the role. (role name = aa...aa, permission name = bb...bb)

[対処]

ロールにパーミッションを割り当てる処理が成功したことを示す監査ログです。

aa...aa：ロール名

bb...bb：パーミッション名

### KAPM07278-E (Windows の場合)

The permission failed to be assigned to the role. (role name = aa...aa, permission name = bb...bb)

[対処]

ロールにパーミッションを割り当てる処理が失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa：ロール名

bb...bb：パーミッション名

### KAPM07279-I (Windows の場合)

Assignment processing was successful for a user group and an external authentication group, a resource group, and a role. (user group name and external authentication group name = aa...aa, resource group name = bb...bb, role name = cc...cc)

[対処]

次の項目の割り当て処理に成功したことを示す監査ログです。

- ・ ユーザーグループおよび外部認証グループ
- ・ リソースグループ
- ・ ロール

aa...aa：ユーザーグループ名および外部認証グループ名

bb...bb：リソースグループ名

cc...cc：ロール名

### KAPM07280-E (Windows の場合)

Assignment processing failed for a user group and an external authentication group, a resource group, and a role. (user group name and external authentication group name = aa...aa, resource group name = bb...bb, role name = cc...cc)

[対処]

次の項目の割り当て処理に失敗したことを示す監査ログです。

- ・ ユーザーグループおよび外部認証グループ
- ・ リソースグループ
- ・ ロール

aa...aa：ユーザーグループ名および外部認証グループ名

bb...bb：リソースグループ名

cc...cc：ロール名

### KAPM07300-I (Windows の場合)

The hcndshpsimcert command has started.

[対処]

hcndshpsimcert コマンドを開始しました

### KAPM07301-I (Windows の場合)

The hcmdshpsimcert command has terminated.

[対処]

hcmdshpsimcert コマンドが終了しました

### KAPM07302-I (Windows の場合)

The hcmdshpsimcert command was successful.

[対処]

hcmdshpsimcert コマンドが成功しました

### KAPM07303-E (Windows の場合)

The hcmdshpsimcert command has failed.

[対処]

hcmdshpsimcert コマンドが失敗しました

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM07306-E (Windows の場合)

The value of hcmds.home cannot be acquired.

[対処]

"hcmds.home"の値が取得できません

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM07307-E (Windows の場合)

An option is invalid.

[対処]

オプションが不正です。

オプション指定を見直してください。

### KAPM07308-E (Windows の場合)

An exception occurred.

[対処]

例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

#### KAPM07309-E (Windows の場合)

An internal error occurred.

[対処]

内部エラーが発生しました

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

#### KAPM07310-I (Windows の場合)

Importing of the certificate has started.

[対処]

証明書のインポートを開始しました。

#### KAPM07311-I (Windows の場合)

Importing of the certificate has ended.

[対処]

証明書のインポートが終了しました。

#### KAPM07312-E (Windows の場合)

The host name or the port number is invalid.

[対処]

ホスト名が不正です。

指定したホスト名を見直してください。

#### KAPM07313-E (Windows の場合)

An attempt to communicate with the HPSIM server has failed.

[対処]

HPSIM サーバとの通信に失敗しました。

HPSIM サーバが起動しているか確認してください。

#### KAPM07314-E (Windows の場合)

The format of the certificate acquired from the HPSIM server is invalid.

[対処]

HPSIM サーバから取得した証明書の形式が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM07315-E (Windows の場合)

An attempt to load the keystore file has failed.

[対処]

キーストアファイルの読み込みに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM07316-W (Windows の場合)

The certificate of the specified host is already registered.

[対処]

指定されたホストの証明書はすでに登録されています。

### KAPM07317-I (Windows の場合)

The following certificate was imported into the keystore.

[対処]

次の証明書をキーストアにインポートしました。

### KAPM07318-E (Windows の場合)

An attempt to output the keystore file has failed.

[対処]

キーストアファイルの出力に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM07319-E (Windows の場合)

An attempt to input the keystore file has failed.

[対処]

キーストアファイルのインポートに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM07320-I (Windows の場合)

Host name: "aa...aa"

[対処]

ホスト名

aa...aa : ホスト名

### KAPM07321-I (Windows の場合)

Processing to display the certificate list has started.

[対処]

証明書リストの表示処理を開始しました。

### KAPM07322-I (Windows の場合)

Processing to display the certificate list has ended.

[対処]

証明書リストの表示処理を終了しました。

### KAPM07323-I (Windows の場合)

The certificate is not stored.

[対処]

証明書は格納されていません。

### KAPM07324-E (Windows の場合)

A problem occurred while displaying the certificate list.

[対処]

証明書リストの表示中に障害が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM07325-I (Windows の場合)

Deletion of the certificate has started.

[対処]

証明書の削除を開始しました。

### KAPM07326-I (Windows の場合)

The certificate has been deleted.

[対処]

証明書リストの削除処理を終了しました。

### KAPM07327-I (Windows の場合)

The certificate for the aa...aa host was deleted.

[対処]

指定されたホスト名の証明書を削除しました。

aa...aa：ホスト名

### KAPM07328-W (Windows の場合)

The certificate for the aa...aa host is not registered.

[対処]

指定されたホスト名の証明書は登録されていません。

aa...aa：ホスト名

### KAPM07329-E (Windows の場合)

An attempt to delete the certificate has failed.

[対処]

証明書の削除が失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM07330-E (Windows の場合)

An attempt to renew the keystore has failed.

[対処]

キーストアの更新に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM07342-E (Windows の場合)

An exception occurred.

[対処]

例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。



### KAPM07343-E (Windows の場合)

An internal error occurred.

[対処]

内部エラーが発生しました

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM07344-I (Windows の場合)

GET processing for "/Proxy/Getkey" has started.

[対処]

"/Proxy/GetKey"の GET 処理を開始しました。

### KAPM07345-I (Windows の場合)

GET processing for "/Proxy/Getkey" has ended.

[対処]

"/Proxy/GetKey"の GET 処理が終了しました。

### KAPM07346-I (Windows の場合)

The request from "aa...aa" was accepted.

[対処]

aa...aa からリクエストを受け付けました。

aa...aa：ホスト名

### KAPM07347-I (Windows の場合)

The one-time key was issued. (key = aa...aa)

[対処]

ワンタイムキーを発行しました。

aa...aa：ワンタイムキー

### KAPM07348-E (Windows の場合)

An attempt to issue the one-time key has failed.

[対処]

ワンタイムキーの発行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM07349-E (Windows の場合)

An attempt to create the one-time key failed because the number of keys had exceeded the maximum.

[対処]

ワンタイムキーの数が最大数を超えたため、キーの作成が失敗しました。

ワンタイムキーの発行が不正なアクセスによるものではないことを確認してください。

### KAPM07350-W (Windows の場合)

The one-time key does not exist. (key = aa...aa)

[対処]

ワンタイムキーは存在しません。

aa...aa：ワンタイムキー

### KAPM07351-W (Windows の場合)

The expiration date of the one-time key has passed. (key = aa...aa)

[対処]

ワンタイムキーの有効期限が過ぎています。

aa...aa：ワンタイムキー

### KAPM07352-I (Windows の場合)

The one-time key was deleted normally. (key = aa...aa)

[対処]

ワンタイムキーを正常に削除しました。

aa...aa：ワンタイムキー

### KAPM07355-I (Windows の場合)

The one-time key that passed the expiration date was deleted. (key = aa...aa)

[対処]

有効期限を過ぎたワンタイムキーが削除されました。

aa...aa：ワンタイムキー

### KAPM07356-I (Windows の場合)

GET processing for "/Proxy/SSO" has started.

[対処]

"/Proxy/SSO"の GET 処理を開始しました。

### KAPM07357-I (Windows の場合)

GET processing for "/Proxy/SSO" has ended.

[対処]

"/Proxy/SSO"の GET 処理が終了しました。

### KAPM07358-E (Windows の場合)

An error occurred during a parameter check.

[対処]

パラメーターチェックでエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM07359-I (Windows の場合)

Parameter output: "aa...aa" = "bb...bb"

[対処]

パラメーター出力:aa...aa=bb...bb

aa...aa：パラメーター名

bb...bb：値

### KAPM07360-E (Windows の場合)

An attempt to load the keystore has failed.

[対処]

キーストアのロードに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM07363-I (Windows の場合)

The host name is valid.

[対処]

ホスト名は有効です。

### KAPM07364-E (Windows の場合)

The host name is invalid.

[対処]

ホスト名は無効です。

ラウンチ元の証明書がインポートされているか確認してください。

### KAPM07367-I (Windows の場合)

The one-time key is valid.

[対処]

ワンタイムキーは有効です。

### KAPM07368-W (Windows の場合)

The one-time key is invalid.

[対処]

ワンタイムキーは無効です。

### KAPM07371-I (Windows の場合)

Verification of the request parameter was successful.

[対処]

リクエストパラメーターの検証が成功しました。

### KAPM07372-E (Windows の場合)

An attempt to verify the request parameter has failed.

[対処]

リクエストパラメーターの検証が失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM07375-I (Windows の場合)

The URL is a normal value.

[対処]

URL は正常な値です。

### KAPM07376-E (Windows の場合)

The URL is an invalid value.

[対処]

URL は不正な値です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM07377-E (Windows の場合)

An attempt to convert the aa...aa permission has failed.

[対処]

権限 aa...aa の変換に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：権限名

### KAPM07378-I (Windows の場合)

A redirection to "aa...aa" will be performed.

[対処]

aa...aa にリダイレクトします。

aa...aa：リダイレクト先URL

### KAPM07379-E (Windows の場合)

An attempt to load the keystore file has failed.

[対処]

キーストアファイルの読み込みに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM07380-I (Windows の場合)

The certificate of aa...aa has been imported.

[対処]

aa...aa の証明書はインポートされています。

aa...aa：エイリアス名

### KAPM07381-E (Windows の場合)

The certificate of aa...aa has not been imported.

[対処]

aa...aa の証明書はインポートされていません。

証明書がインポートされているか確認してください。

aa...aa：エイリアス名

### KAPM07382-E (Windows の場合)

A server problem occurred.

[対処]

サーバ障害が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM07383-I (Windows の場合)

Data verification has started.

[対処]

データの検証を開始しました。

### KAPM07384-I (Windows の場合)

Data verification has ended.

[対処]

データの検証が終了しました。

### KAPM07385-E (Windows の場合)

An invalid character string was specified for the token.

[対処]

トークンに不正な文字列が指定されました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM07386-E (Windows の場合)

"SHA1with RSA" is not supported.

[対処]

"SHA1withRSA"がサポートされていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM07387-E (Windows の場合)

The certificate format is invalid.

[対処]

証明書の形式が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM07388-E (Windows の場合)

The signature object has not been initialized.

[対処]

署名オブジェクトが初期化されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM07389-E (Windows の場合)

"US-ASCII" is not supported.

[対処]

"US-ASCII"がサポートされていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM07390-I (Windows の場合)

Generation of the HSSO token has started.

[対処]

HSSO トークンの生成を開始しました。

#### KAPM07391-I (Windows の場合)

Generation of the HSSO token has ended.

[対処]

HSSO トークンの生成を終了しました。

#### KAPM07392-E (Windows の場合)

The permission conversion definition file was not found.

[対処]

権限変更定義ファイルが見つかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM07393-E (Windows の場合)

An attempt to load the permission conversion definition file has failed.

[対処]

権限変更定義ファイルの読み込みに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM07400-E (Windows の場合)

The definition file was not found.

[対処]

定義ファイルが見つかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM07401-I (Windows の場合)

Generation of the X509 certificate object has started.

[対処]

X509 証明書オブジェクトの生成を開始しました。

### KAPM07402-I (Windows の場合)

Generation of the X509 certificate object has ended.

[対処]

X509 証明書オブジェクトの生成を終了しました。

### KAPM07403-E (Windows の場合)

The specified port number is invalid.

[対処]

指定されたポート番号が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM07404-E (Windows の場合)

The host name is invalid.

[対処]

ホスト名が不正です。

あとに続く処理メッセージに従ってください。



### KAPM07405-E (Windows の場合)

An attempt to communicate with the HPSIM server has failed.

[対処]

HPSIM サーバとの通信に失敗しました。

HPSIM サーバが起動しているか確認してください。

### KAPM07406-E (Windows の場合)

The format of the certificate acquired from HPSIM is invalid.

[対処]

HPSIM から取得した証明書のフォーマットが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM07407-E (Windows の場合)

An attempt to output the keystore file has failed.

[対処]

キーストアファイルの出力に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM07410-I (Windows の場合)

Authentication succeeded.

[対処]

認証に成功しました。

### KAPM07411-W (Windows の場合)

Authentication failed.

[対処]

認証が失敗しました。

### KAPM07420-E (Windows の場合)

Null is specified for the argument. (aa...aa)

[対処]

引数に null が指定されています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：引数

### KAPM07421-E (Windows の場合)

A specified value is invalid. (aa...aa, bb...bb)

[対処]

指定値に誤りがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：パラメーター名

bb...bb：値

### KAPM07422-E (Windows の場合)

An exception occurred.

[対処]

例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM07423-E (Windows の場合)

The domain name is invalid.

[対処]

HPSIM から送信されるドメイン名に、使用できない文字があります。

HPSIM のドメイン名を見直してください。

### KAPM07424-E (Windows の場合)

The user name is invalid.

[対処]

HPSIM から送信されるユーザー名に、使用できない文字があります。

HPSIM のユーザー名を見直してください。

### KAPM07430-E (Windows の場合)

認証が失敗しました。

[対処]

認証が失敗しました。

失敗した原因を取り除いてください。原因は HpsimSSO[n].log を参照してください。

#### KAPM08001-E (Windows の場合)

A fatal error occurred during processing.

[対処]

処理中に致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM08002-E (Windows の場合)

Illegal parameters have been specified to create HSSO Context.

[対処]

HSSO コンテキスト生成時のパラメーターに誤りがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM08003-E (Windows の場合)

A CIMException was generated during Console screen display processing.

[対処]

コンソール画面の表示処理中に CIMException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM08004-E (Windows の場合)

A CIMRepositoryException was generated during menu bar display processing.

[対処]

メニューバーの表示処理中に CIMRepositoryException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM08005-E (Windows の場合)

A CIMProviderException was generated during menu bar display processing.

[対処]

メニューバーの表示処理中に CIMProviderException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM08006-E (Windows の場合)

A NoSuchElementException was generated during menu bar display processing.

[対処]

メニューバーの表示処理中に NoSuchElementException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM08007-E (Windows の場合)

A CIMException was generated during menu bar display processing.

[対処]

メニューバーの表示処理中に CIMException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM08008-E (Windows の場合)

An error occurred on the HSSO Server.

[対処]

HSSO サーバでエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM08009-I (Windows の場合)

The logout process has completed.

[対処]

ログアウト処理が終了しました。

### KAPM08010-E (Windows の場合)

An internal error occurred.

[対処]

内部エラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM08011-E (Windows の場合)

セッションが無効です。

[対処]

セッションが無効です。  
ログインし直してください。

### KAPM08013-E (Windows の場合)

ブラウザがフレームに対応していません。

[対処]

ブラウザがフレームに対応していません。

ご使用の HiCommand 製品でサポートされているブラウザを使用してください。

### KAPM08014-I (Windows の場合)

ロード中です。

[対処]

ロード中です。

### KAPM08015-E (Windows の場合)

The registered data in the common repository is invalid.(aa...aa)

[対処]

リポジトリに登録されているデータが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：クラス名

### KAPM08016-E (Windows の場合)

The registered data in the common repository is invalid.

[対処]

リポジトリに登録されているデータが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM08017-E (Windows の場合)

リポジトリに登録されているデータが不正です。

[対処]

リポジトリに登録されているデータが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM08018-E (Windows の場合)

トークンが無効です。

[対処]

トークンが無効です。

ログインし直してください。

### KAPM08019-E (Windows の場合)

SSO サーバでエラーが発生しました。

[対処]

SSO サーバでエラーが発生しました。

ログインし直してください。

### KAPM08020-E (Windows の場合)

SSO サーバとの通信に失敗しました。

[対処]

SSO サーバとの通信に失敗しました。

ログインし直してください。

### KAPM08021-E (Windows の場合)

DBMS が停止しています。

[対処]

DBMS が停止しています。

DBMS が起動しているか確認してください。

### KAPM08022-E (Windows の場合)

共通コンポーネントが使用する DB が閉塞しました。

[対処]

共通コンポーネントが使用する DB が閉塞しました。

サーバ管理者に連絡してください。

### KAPM08100-E (Windows の場合)

Null is specified for the argument.

[対処]

引数に null が指定されています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM08101-E (Windows の場合)

The specified node was not found. key=(aa...aa)

[対処]

指定されたノードが見つかりませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ノードのキー

#### KAPM08102-E (Windows の場合)

The object tree has not been created.

[対処]

オブジェクトツリーが生成されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM08103-E (Windows の場合)

An attempt to create the object tree has failed.

[対処]

オブジェクトツリーの生成に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM08104-E (Windows の場合)

An attempt to add a child node to the object tree has failed. (aa...aa)

[対処]

オブジェクトツリーへの子ノードの追加に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ノードのキー

#### KAPM08105-E (Windows の場合)

The specified node has already been registered. key=(aa...aa)

[対処]

指定されたノードは、すでに登録されています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ノードのキー

### KAPM08106-E (Windows の場合)

The tree information cannot be acquired. (aa...aa)

[対処]

ツリー情報が取得できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ノードのキー

### KAPM08107-E (Windows の場合)

The node information is invalid. (aa...aa, bb...bb)

[対処]

ノード情報が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：パラメーター名

bb...bb：取得した値

### KAPM08108-E (Windows の場合)

An invalid argument was specified during node creation. (aa...aa, bb...bb)

[対処]

ノード作成時に不正な引数が指定されました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：パラメーター名

bb...bb：取得した値

### KAPM08109-E (Windows の場合)

The tree information is invalid. (aa...aa, bb...bb)

[対処]

ツリー情報が不正です。



原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ルートノードのキー(データベース内)

bb...bb：ルートノードのキー(メモリー内)

### KAPM08110-E (Windows の場合)

The node array cannot be acquired. (aa...aa, bb...bb)

[対処]

ノード配列が取得できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：パラメーター名

bb...bb：取得した値

### KAPM08111-E (Windows の場合)

The hierarchy number of the node array cannot be acquired. (aa...aa, bb...bb)

[対処]

ノード配列の階層番号が取得できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：パラメーター名

bb...bb：取得した値

### KAPM08112-E (Windows の場合)

The node array is invalid. (aa...aa, bb...bb)

[対処]

ノード配列が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：パラメーター名

bb...bb：取得した値

### KAPM08113-E (Windows の場合)

The hierarchy number of the node array is invalid. (aa...aa)

[対処]

ノード配列の階層番号が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ノードの階層番号

### KAPM08114-W (Windows の場合)

An invalid argument was specified during node creation. (aa...aa, bb...bb)

[対処]

ノード作成時に不正な引数が指定されました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：パラメーター名

bb...bb：取得した値

### KAPM08115-E (Windows の場合)

内部エラーが発生しました。

[対処]

内部エラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM08116-E (Windows の場合)

A value that exceeds the maximum value has been specified. (aa...aa, bb...bb)

[対処]

最大値を超えた値が指定されました。

設定内容を見直してください。

aa...aa：パラメーター名

bb...bb：値

### KAPM08150-E (Windows の場合)

The request is invalid. (aa...aa, bb...bb)

[対処]

リクエストが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：キー

bb...bb：値

### KAPM08152-E (Windows の場合)

The request is invalid. (aa...aa)

[対処]

リクエストが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：キー

### KAPM08154-E (Windows の場合)

An attempt to display the object tree has failed.

[対処]

オブジェクトツリー表示に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM08160-E (Windows の場合)

The data registered in the common repository is invalid. (aa...aa, bb...bb)

[対処]

共通リポジトリに登録されたデータは無効です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：キー

bb...bb：値

### KAPM08200-E (Windows の場合)

The request parameter required for the display of the Application Bar area is invalid.

[対処]

アプリケーションバーエリアの表示に必要なリクエストパラメーターが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM08201-E (Windows の場合)

内部エラーが発生しました。

[ツリー更新] ボタンを押すと初期のオブジェクトツリーを表示します。表示できない場合は、ログインからやり直してください。

[対処]

内部エラーが発生しました。

[ツリー更新] ボタンを押すと初期のオブジェクトツリーを表示します。表示できない場合は、ログインし直してください。

[ツリー更新] ボタンを押すと初期のオブジェクトツリーを表示します。表示できない場合は、ログインし直してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM08202-E (Windows の場合)

The number of elements in the array does not match the other arrays.

[対処]

配列の要素数がほかの配列の要素数と一致していません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM08203-E (Windows の場合)

The request parameter required for the display of the Summary area is invalid.

[対処]

サマリーエリアの表示に必要なリクエストパラメーターが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM08302-E (Windows の場合)

An error occurred while acquiring the resource bundle.

[対処]

リソースバンドルの取得中にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM08303-E (Windows の場合)

An error occurred while reading the resource file.

[対処]

リソースファイルの入力中にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM08304-E (Windows の場合)

An attempt to access the resource file has failed.

[対処]

リソースファイルのアクセスに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM08308-E (Windows の場合)

An internal error occurred.

[対処]

内部エラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM08309-E (Windows の場合)

The URL object cannot be created.

[対処]

URL オブジェクトが作成できませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM08311-E (Windows の場合)

An attempt to access the file has failed.

[対処]

ファイルのアクセスに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM08402-E (Windows の場合)

An unusable HTML tag is included.

[対処]

ユーザーが入力したメッセージに使用できない HTML タグが含まれている場合に表示します。

サポートされている HTML タグのみ使用して、入力してください。

### KAPM08403-E (Windows の場合)

The warning banner message exceeded 1000 characters.

[対処]

ユーザーが入力した警告バナーメッセージが 1000 文字を超えている場合に表示します。  
1000 文字以下の文字を入力してください。

### KAPM08404-E (Windows の場合)

警告バナーの登録に失敗しました。

[対処]

セキュリティ GUI 画面から警告バナーメッセージ登録に失敗した場合に画面に表示します。  
次の対処をしてください。

1. 次に示すフォルダが存在することを確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントのインストールフォルダ>\¥Base¥conf¥sec  
¥resource

Solaris 版：/opt/HiCommand/Base/conf/sec/resource

Linux 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントのインストールディレクトリ>/Base/conf/sec/  
resource

2. 次に示すフォルダが存在する場合は削除してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントのインストールフォルダ>\¥Base¥conf¥sec  
¥resource¥bannerresource.properties

Solaris 版：/opt/HiCommand/Base/conf/sec/resource/bannerresource.properties

Linux 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントのインストールディレクトリ>/Base/conf/sec/  
resource/bannerresource.properties

3. 次に示すファイルのアクセス権限を確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントのインストールフォルダ>\¥Base¥conf¥sec  
¥resource¥bannerresource.properties

Solaris 版：/opt/HiCommand/Base/conf/sec/resource/bannerresource.properties

Linux 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントのインストールディレクトリ>/Base/conf/sec/  
resource/bannerresource.properties

4. 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM08405-E (Windows の場合)

警告バナーの削除に失敗しました。

[対処]

セキュリティ GUI 画面から警告バナーメッセージ削除に失敗した場合に画面に表示します。  
次の対処をしてください。

1. 次に示すファイルが存在することを確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントのインストールフォルダ>%Base%conf%sec%resource%bannerresource.properties

Solaris 版：/opt/HiCommand/Base/conf/sec/resource/bannerresource.properties

Linux 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントのインストールディレクトリ>/Base/conf/sec/resource/bannerresource.properties

2. 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM08406-E (Windows の場合)

The specified file name already exists as a directory name. (directory name = aa...aa)

[対処]

セキュリティ GUI 画面から警告バナーメッセージの登録に失敗した場合に、ログに出力されます。システムの環境が不正です。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ディレクトリ名称

### KAPM08407-E (Windows の場合)

The specified directory name already exists as a file name. (file name = aa...aa)

[対処]

セキュリティ GUI 画面から警告バナーメッセージの登録に失敗した場合に、ログに出力されます。システムの環境が不正です。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM08408-E (Windows の場合)

The directory does not exist. (directory name = aa...aa)

[対処]

セキュリティ GUI 画面から警告バナーメッセージの登録に失敗した場合に、ログに出力されます。次に示すフォルダを作成して再度実行してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントのインストールフォルダ>%Base%conf%sec

Solaris 版：/opt/HiCommand/Base/conf/sec

Linux 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントのインストールディレクトリ>/Base/conf/sec

aa...aa：ディレクトリ名

### KAPM08409-E (Windows の場合)

An attempt to delete the warning banner message has failed.



[対処]

セキュリティ GUI 画面から警告バナーメッセージの削除に失敗した場合に、ログに出力されます。次に示すファイルが存在することを確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントのインストールフォルダ>%Base%conf%sec%resource%bannerresource.properties

Solaris 版：/opt/HiCommand/Base/conf/sec/resource/bannerresource.properties

Linux 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントのインストールディレクトリ>/Base/conf/sec/resource/bannerresource.properties

### KAPM08410-E (Windows の場合)

The specified node is invalid. (node name = aa...aa)

[対処]

セキュリティ GUI 画面のツリー表示で、無効なノードが指定された場合に表示します。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：ノード名

### KAPM08411-E (Windows の場合)

hcnds.home is not set in the Java system properties.

[対処]

Java のシステムプロパティに hcnds.home が設定されていません。

Java のシステムプロパティに hcnds.home が設定されていることを確認してください。

### KAPM08412-E (Windows の場合)

The bannertaglist.conf file does not exist.

[対処]

サポートしているタグ一覧を取得する処理で、bannertaglist.conf ファイルが存在しない場合に表示します。

次に示すファイルが存在することを確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントのインストールフォルダ>%Base%conf%sec%bannertaglist.conf

Solaris 版：/opt/HiCommand/Base/conf/sec/bannertaglist.conf

Linux 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントのインストールディレクトリ>/Base/conf/sec/bannertaglist.conf



### KAPM08431-E (Windows の場合)

セキュリティ設定情報の登録に失敗しました。

[対処]

セキュリティ GUI 画面からセキュリティ設定情報登録に失敗した場合に画面に表示します。

次の対処をしてください。

1. 以下のフォルダが存在することを確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントのインストールフォルダ>%Base%\conf\sec

Solaris 版：/opt/HiCommand/Base/conf/sec

Linux 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントのインストールディレクトリ>/Base/conf/sec

2. 以下のフォルダが存在する場合は削除してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントのインストールフォルダ>%Base%\conf\sec  
%resource%\security.conf

Solaris 版：/opt/HiCommand/Base/conf/sec/resource/security.conf

Linux 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントのインストールディレクトリ>/Base/conf/sec/  
resource/security.conf

3. 次に示すファイルのアクセス権限を確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントのインストールフォルダ>%Base%\conf\sec  
%resource%\security.conf

Solaris 版：/opt/HiCommand/Base/conf/sec/resource/security.conf

Linux 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントのインストールディレクトリ>/Base/conf/sec/  
resource/security.conf

4. 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM08910-E (Windows の場合)

An exception occurred.

[対処]

例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM08911-E (Windows の場合)

A fatal error occurred during processing.

[対処]

処理中に致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM08912-E (Windows の場合)

Null is specified for the argument.(aa...aa)

[対処]

引数に null が指定されています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：パラメーター

### KAPM08913-E (Windows の場合)

A value is invalid.(aa...aa, bb...bb)

[対処]

指定値に誤りがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：キー

bb...bb：値

### KAPM08914-E (Windows の場合)

要求が不正です。

[対処]

要求が不正です。

ログインし直してください。

### KAPM08915-E (Windows の場合)

There is an invalid statement in the configuration file of HBase Storage Mgmt Web Service.

[対処]

HBase Storage Mgmt Web Service の設定ファイルの定義に誤りがあるなど、設定や環境に不正があるおそれがあります。

httpsd.conf ファイルの次の内容を見直したあと、すべての Suite 製品、Single Sign On Server、および Common Web Service を再起動してください。

- ・ IPv4 の非 SSL ポートが指定された Listen の定義を、ほかの Listen の定義より前に現れるようにする。
- ・ Listen に指定された IPv4 の非 SSL ポートを、有効な値にする。

### KAPM08916-I (Windows の場合)

Succeeded in starting of service.

[対処]

サービスの起動要求を受け付けました。

### KAPM08917-I (Windows の場合)

Succeeded in stopping of service.

[対処]

サービスの停止要求を受け付けました。

### KAPM08918-E (Windows の場合)

Failed to start service.

[対処]

サービスの起動に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM08919-E (Windows の場合)

Failed to stop service.

[対処]

サービスの停止に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM08920-E (Windows の場合)

The value of hcnds.home cannot be acquired.

[対処]

"hcnds.home"の値が取得できません

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM08921-E (Windows の場合)

An attempt to acquire a value has failed.

[対処]

値の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM08922-E (Windows の場合)

Communication with the HBase Storage Mgmt Web Service failed.

[対処]

HBase Storage Mgmt Web Service との接続確認に失敗しました。

HBase Storage Mgmt Web Service を起動してください。

起動してもすぐに停止してしまう場合、設定ファイルの定義誤りが考えられます。httpsd.conf ファイルの内容を見直してください。

Windows の場合、システムの PATH 環境変数に誤りがあると、HBase Storage Mgmt Web Service が起動しないことがあります。PATH 環境変数を見直し、修正したあと OS を再起動してください。また、HBase Storage Mgmt Web Service の非 SSL ポートを閉じている場合は、次の設定を見直してください。

- ・ httpsd.conf ファイルの ServerName ディレクティブに IP アドレスではなくホスト名を指定しているか。
  - ・ httpsd.conf ファイルの ServerName ディレクティブに指定したホスト名を、IP アドレス解決できるか。
  - ・ httpsd.conf ファイルの ServerName ディレクティブに指定したホスト名と SSLCertificateFile ディレクティブに設定した証明書の Common Name が一致しているか。
  - ・ Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのトラストストア (jssecacerts) に、HBase Storage Mgmt Web Service を信頼するための証明書を正しくインポートしているか。
- それでも解決しない場合、原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM08980-E (Windows の場合)

An attempt to acquire RequestDispatcher has failed.

[対処]

RequestDispatcher の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : jsp 名

### KAPM08999-E (Windows の場合)

aa...aa

[対処]

KAPMxxxxx-E の詳細情報です。発生した例外オブジェクトとそのバックトレースを表示します。

直前のメッセージ KAPMxxxxx-E を参照してください。

aa...aa：例外オブジェクト名と発生した原因、または例外オブジェクトのバックトレース

### KAPM09062-E (Windows の場合)

An internal error occurred.

[対処]

内部エラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM09064-E (Windows の場合)

No registered information exists.

[対処]

登録されている情報はありません。

set オプションでユーザー情報を登録したあと、コマンドを再実行してください。

再度同じメッセージが出力される場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM09065-E (Windows の場合)

The file format is invalid.

[対処]

ファイルの形式が誤っています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM09066-E (Windows の場合)

An error occurred during file I/O processing.

[対処]

ファイルの入出力処理でエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM09067-E (Windows の場合)

A server has not been registered.

[対処]

サーバが登録されていません。

set オプションでユーザー情報を登録したあと、コマンドを再実行してください。

再度同じメッセージが出力される場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

#### KAPM09068-E (Windows の場合)

An attempt to read a file has failed.

[対処]

ファイルの読み込みに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

#### KAPM09069-E (Windows の場合)

An attempt to output a file has failed.

[対処]

ファイルの出力に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

#### KAPM09070-E (Windows の場合)

An argument contains a null value.

[対処]

引数に"null"が含まれています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

#### KAPM09090-E (Windows の場合)

hcnds.home is not specified in the Java system properties.

[対処]

Java のシステムプロパティに hcnds.home が設定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

#### KAPM09091-E (Windows の場合)

An error occurred during reading of a library. library path = aa...aa

[対処]

ライブラリーの読み取りでエラーが発生しました。ライブラリーのパス=aa...aa

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ライブラリーのパス

### KAPM09092-E (Windows の場合)

A timeout was generated during lock acquisition.

[対処]

ロックの取得でタイムアウトが発生しました。

再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM09093-E (Windows の場合)

The acquisition of the lock has failed. error code = aa...aa

[対処]

ロックの取得に失敗しました。エラーコード=aa...aa

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：エラーコード

### KAPM09094-E (Windows の場合)

The release of the lock has failed. error code = aa...aa

[対処]

ロックの解除に失敗しました。エラーコード=aa...aa

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：エラーコード

### KAPM09100-I (Windows の場合)

Enter a value for the option. (option name = aa...aa)

[対処]

コマンドのオプションの値が指定されていません。

aa...aa：オプション名

### KAPM09101-I (Windows の場合)

For confirmation, re-enter the value of the aa...aa option.

[対処]

確認のため、指定したオプションの値を再入力する必要があります。

aa...aa：オプション名

### KAPM09102-E (Windows の場合)

hcmds.home is not set in the Java system properties.

[対処]

Java のシステムプロパティに hcmds.home が設定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM09103-E (Windows の場合)

An error occurred during the reading of the library. (library path = aa...aa)

[対処]

ライブラリの読み取りでエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ライブラリのパス

### KAPM09104-E (Windows の場合)

The value entered the first time does not match the value entered the second time.

[対処]

1 回目に入力した値と 2 回目に入力した値が異なります。

値を正しく入力してください。

### KAPM10009-E (Windows の場合)

The specified authorization group already exists. (distinguished name = aa...aa)

[対処]

指定した外部認証グループはすでに登録されています。

外部認証グループの名称を見直してください。

aa...aa：識別名

### KAPM10011-E (Windows の場合)

Communication with the external authentication server has failed. (domain name = aa...aa)

[対処]

外部認証サーバとの通信に失敗しました。



検索用ユーザーの設定, exauth.properties の設定および外部認証サーバの稼動状況を確認してください。

aa...aa : ドメイン名

### KAPM10012-E (Windows の場合)

The information search user is not registered. (domain name = aa...aa)

[対処]

情報検索用ユーザーの認証に失敗しました。

情報検索用ユーザーを登録してください。

aa...aa : ドメイン名

### KAPM10013-E (Windows の場合)

An attempt to search for the specified distinguished name has failed. (distinguished name = aa...aa)

[対処]

指定された DistinguishedName の検索に失敗しました。

外部認証サーバの稼動状況を確認してください。

aa...aa : 識別名

### KAPM10014-E (Windows の場合)

DNS communication with the external authentication server has failed. (domain name = aa...aa)

[対処]

DNS との通信に失敗しました。

外部認可サーバの設定および外部認可サーバの IP アドレスを見直してください。

aa...aa : ドメイン名

### KAPM10015-E (Windows の場合)

The SRV record in the LDAP server is not registered. (distinguished name = aa...aa, domain name = bb...bb)

[対処]

DNS に LDAP サーバの SRV レコードが登録されていません。

DNS 上で LDAP サーバの SRV レコードの設定を見直してください。

aa...aa : 識別名

bb...bb : ドメイン名

### KAPM10016-E (Windows の場合)

A DNS error has occurred. (distinguished name = aa...aa, domain name = bb...bb)

[対処]

DNS 上でエラーが発生しました。

DNS の設定を見直してください。

aa...aa：識別名

bb...bb：ドメイン名

### KAPM10017-W (Windows の場合)

The length of the specified distinguished name is invalid. (line number = aa...aa, distinguished name = bb...bb)

[対処]

入力された DistinguishedName の長さが不正です。

入力した Distinguished Name の長さを見直してください。

aa...aa：行番号

bb...bb：識別名

### KAPM10022-E (Windows の場合)

The SRV record of the Kerberos server is not registered in DNS. (distinguished name = aa...aa, domain name = bb...bb)

[対処]

DNS に Kerberos サーバの SRV レコードが登録されていません。

DNS 上で Kerberos サーバの SRV レコードの設定を見直してください。

aa...aa：識別名

bb...bb：ドメイン名

### KAPM10029-E (Windows の場合)

The specified Distinguished Name cannot be found. (Distinguished Name = aa...aa)

[対処]

指定された Distinguished Name が見つかりません。

指定したグループの Distinguished Name を見直してください。また、グループの Distinguished Name を正しく指定している場合は、情報検索用ユーザーの権限に対して下記の内容を確認してください。

- ・ 検索対象の属性への検索権限があるか。
- ・ グループの Distinguished Name に対して参照権限があるか。

aa...aa：識別名

### KAPM10030-W (Windows の場合)

The specified Distinguished Name already exists. (Distinguished Name = aa...aa)

[対処]

指定された Distinguished Name は、すでに登録されています。

指定した Distinguished Name を見直してください。

aa...aa：識別名

### KAPM10031-E (Windows の場合)

The specified Distinguished Name already exists in another domain. (Distinguished Name = aa...aa)

[対処]

指定された Distinguished Name は、すでに他のドメインに登録されています。

指定した Distinguished Name を見直してください。

aa...aa：識別名

### KAPM10032-E (Windows の場合)

The operation cannot proceed because the external authentication group linkage function is disabled.

[対処]

外部認証グループ連携機能が無効なため、この操作は続行できません。

外部認証グループ連携機能を有効にしてください。

### KAPM10033-E (Windows の場合)

No groups that the user belongs to are registered. (user name = aa...aa)

[対処]

ユーザーが所属するグループが登録されていません。

ユーザーが所属する外部認証サーバのグループを登録し、そのグループに適切な権限を付与してください。

aa...aa：ユーザー名

### KAPM10034-E (Windows の場合)

No groups that the user belongs to exist. (user name = aa...aa)

[対処]

ユーザーが所属するグループが存在しません。

外部認証サーバの適切なグループにユーザーを所属させてください。

aa...aa : ユーザー名

### KAPM10035-E (Windows の場合)

The format of the specified Distinguished Name is invalid.(Distinguished Name = aa...aa)

[対処]

指定された Distinguished Name の形式が不正です。

指定された Distinguished Name の形式を見直してください。

aa...aa : 識別名

### KAPM10036-E (Windows の場合)

No information regarding the specified group was found.

[対処]

指定されたグループの情報がありません。

ツリーの表示をリフレッシュし、指定されたグループの情報が確認してください。

### KAPM10037-I (Windows の場合)

Nest group information for the group. (group name = aa...aa)

[対処]

グループのネストグループ情報です。

aa...aa : グループ名

### KAPM10038-I (Windows の場合)

Nest group: aa...aa

[対処]

ネストグループ情報です。

aa...aa : ネストグループ名

### KAPM10039-W (Windows の場合)

The group was not found. (group name = aa...aa)

[対処]

グループが見つかりませんでした。

aa...aa : グループ名

### KAPM10040-E (Windows の場合)

The thread was interrupted.

[対処]

スレッドに割り込みが発生しました。

再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM10041-E (Windows の場合)

The installed version of JP1/Base is not supported.

[対処]

インストールされている JP1/Base のバージョンはサポートされていません。

10-00 以降の JP1/Base をインストールしてください。

### KAPM10042-E (Windows の場合)

JP1/Base initialization failed.

[対処]

JP1/Base の初期化に失敗しました。

プライマリーサーバにインストールされた JP1/Base が、正しく稼働していることを確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM10043-E (Windows の場合)

An attempt to connect to JP1/Base failed.

[対処]

JP1/Base との通信に失敗しました。

プライマリーサーバにインストールされた JP1/Base が、正しく稼働していることを確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM10044-E (Windows の場合)

Authentication of the JP1 token failed. (JP1 token = aa...aa)

[対処]

JP1 トークンの認証に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : JP1 トークン

### KAPM10045-E (Windows の場合)

An error occurred while linking to JP1/Base. (internal code = aa...aa)

[対処]

JP1/Base との連携でエラーが発生しました。

再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：内部コード

### KAPM10046-E (Windows の場合)

An error occurred because the value is invalid. (value = aa...aa)

[対処]

値が不正のため、エラーが発生しました。

再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：値

### KAPM10047-E (Windows の場合)

An error occurred because the virtual host does not exist. (virtual host = aa...aa)

[対処]

バーチャルホストが存在しないため、エラーが発生しました。

プライマリーサーバにインストールされた JP1/Base が、正しく稼働していることを確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：バーチャルホスト

### KAPM10048-E (Windows の場合)

An error occurred because the virtual host definition is invalid. (virtual host = aa...aa)

[対処]

バーチャルホストの定義が不正のため、エラーが発生しました。

プライマリーサーバにインストールされた JP1/Base が、正しく稼働していることを確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：バーチャルホスト

### KAPM10049-W (Windows の場合)

The value is invalid. (value = aa...aa)

[対処]

値が不正です。

aa...aa：値

### KAPM10050-E (Windows の場合)

Acquisition of the JP1/Base version failed.

[対処]

JP1/Base のバージョンの取得に失敗しました。

プライマリーサーバにインストールされた JP1/Base が、正しく稼働していることを確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM10051-W (Windows の場合)

Valid suite product permissions were not allocated to the JP1 resource group. (JP1 resource group = aa...aa)

[対処]

JP1 資源グループに有効な Suite 製品の権限がありませんでした。

aa...aa：JP1 資源グループ

### KAPM10052-E (Windows の場合)

Acquisition of the table failed. (table = aa...aa)

[対処]

テーブルの取得に失敗しました。

DBMS, HBase Storage Mgmt Web Service, および HBase Storage Mgmt Common Service が起動していることを確認してください。起動している場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：テーブル

### KAPM10053-E (Windows の場合)

No authentication server is set up.

[対処]

認証サーバが設定されていません。

プライマリーサーバにインストールされた JP1/Base が、正しく稼働していることを確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM10054-E (Windows の場合)

Permissions are not assigned to the user. (user name = aa...aa)

[対処]

ユーザーに権限が付与されていません。

JP1/Base でユーザーに Suite 製品の権限を付与してください。

aa...aa：ユーザー名

### KAPM10055-E (Windows の場合)

Suite product permissions are not assigned to the user. (user name = aa...aa)

[対処]

ユーザーに Suite 製品の権限が付与されていません。

JP1/Base でユーザーに Suite 製品の権限を付与してください。

aa...aa：ユーザー名

### KAPM10056-E (Windows の場合)

A buffer error occurred.

[対処]

バッファエラーが発生しました。

再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM10057-W (Windows の場合)

The format of the value is invalid. (value = aa...aa)

[対処]

値の形式が不正です。

aa...aa：値

### KAPM10058-W (Windows の場合)

The permissions do not correspond to the suite product permissions. (permissions = aa...aa)

[対処]

Suite 製品の権限に対応していません。

aa...aa：権限

### KAPM10059-W (Windows の場合)

The permissions could not be converted to suite product permissions. (permissions = aa...aa)



[対処]

Suite 製品の権限に変換できませんでした。

aa...aa：権限

### KAPM10060-E (Windows の場合)

Loading of the library failed. (library = aa...aa)

[対処]

ライブラリーのロードに失敗しました。

プライマリーサーバと同一ホスト上に 10-00 以降の JP1/Base がインストールされていることを確認してください。

aa...aa：ライブラリー

### KAPM10061-E (Windows の場合)

hcnds.home is not set in the Java system properties.

[対処]

Java のシステムプロパティに hcnds.home が設定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM10062-E (Windows の場合)

Acquisition of user permission information from JP1/Base failed.

[対処]

JP1/Base からユーザーの権限情報の取得に失敗しました。

次の対処をしてください。

- ・JP1/Base でユーザーに権限が付与されていることを確認してください。
- ・プライマリーサーバにインストールされた JP1/Base が、正しく稼働していることを確認してください。

問題が解決しない場合は保守情報を取得し、問い合わせ窓口にご連絡してください。

### KAPM10063-E (Windows の場合)

Preprocessing failed.

[対処]

前処理が失敗しました。

次の対処をしてください。

- ・プライマリーサーバと同一ホスト上に 10-00 以降の JP1/Base がインストールされていることを確認してください。

・Java のシステムプロパティに hcmds.home が設定されていることを確認してください。

### KAPM10064-E (Windows の場合)

JP1/Base initialization failed.

[対処]

JP1/Base の初期化で失敗しました。

プライマリーサーバにインストールされた JP1/Base が、正しく稼働していることを確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM10065-E (Windows の場合)

Authentication of the JP1 token failed. (JP1 token = aa...aa)

[対処]

JP1 トークンの認証に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa : JP1 トークン

### KAPM10066-I (Windows の場合)

The external authentication server successfully authenticated the information. (user name = aa...aa, protocol = bb...bb)

[対処]

外部認証サーバとの認証に成功しました。

aa...aa : ユーザー名

bb...bb : プロトコル

### KAPM10067-I (Windows の場合)

User permission information was successfully acquired from JP1/Base. (user name = aa...aa)

[対処]

JP1/Base からユーザーの権限情報の取得に成功しました。

aa...aa : ユーザー名

### KAPM10100-E (Windows の場合)

Authentication was canceled because a search user has not been registered. (domain name = aa...aa, host = bb...bb, port = cc...cc, protocol = dd...dd)

[対処]

検索用ユーザーが登録されていないため、認証を停止しました。

検索用ユーザーが登録されているか確認してください。

aa...aa：ドメイン名

bb...bb：ホスト

cc...cc：ポート

dd...dd：プロトコル

### KAPM10101-E (Windows の場合)

Authentication was canceled because a setting in the configuration file for the external authentication server (exauth.properties) is invalid.

[対処]

外部認証サーバ連携用の exauth.properties ファイルの設定内容が不正なため、認証を停止しました。  
外部認証サーバ連携用の exauth.properties ファイルの設定内容を見直してください。

### KAPM10102-I (Windows の場合)

The group information was acquired from the LDAP server. (domain name = aa...aa, host = bb...bb, port = cc...cc, protocol = dd...dd, basedn = ee...ee)

[対処]

LDAP サーバからグループ情報の取得に成功しました。

aa...aa：ドメイン名

bb...bb：ホスト

cc...cc：ポート

dd...dd：プロトコル

ee...ee：ベース識別名

### KAPM10103-E (Windows の場合)

Acquisition of group information failed. (userId = aa...aa, domain name = bb...bb, host = cc...cc, port = dd...dd, protocol = ee...ee, basedn = ff...ff)

[対処]

グループ情報の取得に失敗しました。

外部認証サーバ連携用の exauth.properties ファイルの設定内容を見直してください。

aa...aa：ユーザー名

bb...bb：ドメイン名

cc...cc：ホスト

dd...dd：ポート

ee...ee：プロトコル

ff...ff：ベース識別名

### KAPM10104-E (Windows の場合)

Confirmation of the existence of a group failed because a setting in the configuration file for the external authentication server (exauth.properties) is invalid or a search user setting is invalid.

[対処]

外部認証サーバ連携用の exauth.properties ファイルまたは検索用ユーザーの設定内容が不正なため、グループの有無の確認に失敗しました。

外部認証サーバ連携用の exauth.properties ファイルおよび検索用ユーザーの設定内容を見直してください。

### KAPM10105-E (Windows の場合)

A search user has not been registered. (domain name = aa...aa)

[対処]

検索用ユーザーが登録されていません。

検索用ユーザーが登録されているか確認してください。

aa...aa：ドメイン名

### KAPM10106-I (Windows の場合)

The existence of a group was successfully confirmed. (groupDN = aa...aa, domain name = bb...bb, host = cc...cc, port = dd...dd, protocol = ee...ee)

[対処]

グループの有無の確認に成功しました。

aa...aa：グループ識別名

bb...bb：ドメイン名

cc...cc：ホスト

dd...dd：ポート

ee...ee：プロトコル

### KAPM10112-I (Windows の場合)

Authentication by a search user was successful. (host=aa...aa, port=bb...bb,protocol=cc...cc)

[対処]

検索用ユーザーによる認証に成功しました。

aa...aa：ホスト

bb...bb：ポート

cc...cc：プロトコル

### KAPM10114-E (Windows の場合)

Authentication stopped because a setting in the configuration file for the external authentication server (exauth.properties) or a search user setting is invalid.

[対処]

exauth.properties ファイルまたは検索用ユーザーの設定が不正なため、認証を中断します。

exauth.properties ファイルまたは検索用ユーザーの設定を見直してください。

### KAPM10115-E (Windows の場合)

The Kerberos realm, KDC, or a search user definition is invalid. (realm name = aa...aa)

[対処]

Kerberos レalm, KDC または検索用ユーザーの定義が不正です。

exauth.properties ファイルのレalm, KDC の定義または検索用ユーザーの定義を見直してください。

aa...aa：レalm名

### KAPM10116-I (Windows の場合)

Communication with the directory server was successfully established. (host = aa...aa, port = bb...bb, protocol = cc...cc)

[対処]

ディレクトリサーバとの通信に成功したことを示す監査ログです。

aa...aa：ホスト名

bb...bb：ポート番号

cc...cc：プロトコル

### KAPM10117-E (Windows の場合)

Communication with the directory server failed to be established. (host = aa...aa, port = bb...bb, protocol = cc...cc)

[対処]

ディレクトリサーバとの通信に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa：ホスト名

bb...bb：ポート番号

cc...cc：プロトコル

### KAPM10118-I (Windows の場合)

Communication with the RADIUS server was successfully established. (host = aa...aa, port = bb...bb, protocol = cc...cc)

[対処]

RADIUS サーバとの通信に成功したことを示す監査ログです。

aa...aa：ホスト名

bb...bb：ポート番号

cc...cc：プロトコル

### KAPM10119-E (Windows の場合)

Communication with the RADIUS server failed to be established. (host = aa...aa, port = bb...bb, protocol = cc...cc)

[対処]

RADIUS サーバとの通信に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa：ホスト名

bb...bb：ポート番号

cc...cc：プロトコル

### KAPM10120-I (Windows の場合)

Communication with the Kerberos server was successfully established. (KDC = aa...aa)

[対処]

Kerberos サーバとの通信に成功したことを示す監査ログです。

aa...aa：KDC

### KAPM10121-E (Windows の場合)

Communication with the Kerberos server failed to be established. (KDC = aa...aa)

[対処]

Kerberos サーバとの通信に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa：KDC

### KAPM10122-I (Windows の場合)

Communication with the DNS server was successfully established.

[対処]

DNS サーバとの通信に成功したことを示す監査ログです。

### KAPM10123-E (Windows の場合)

Communication with the DNS server failed to be established.

[対処]

DNS サーバとの通信に失敗したことを示す監査ログです。

### KAPM10124-I (Windows の場合)

A TLS session with a directory server was successfully negotiated. (host = aa...aa, port = bb...bb, protocol = cc...cc)

[対処]

ディレクトリサーバとの TLS セッションのネゴシエーションに成功したことを示す監査ログです。

aa...aa：ホスト名

bb...bb：ポート番号

cc...cc：プロトコル

### KAPM10125-E (Windows の場合)

A TLS session with a directory server failed to be negotiated. (host = aa...aa, port = bb...bb, protocol = cc...cc)

[対処]

ディレクトリサーバとの TLS セッションのネゴシエーションに失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa：ホスト名

bb...bb：ポート番号

cc...cc：プロトコル

### KAPM10126-I (Windows の場合)

An information-search user was successfully authenticated by the directory server. (distinguished name = aa...aa, host = bb...bb, port = cc...cc, protocol = dd...dd)

[対処]

ディレクトリサーバで情報検索用ユーザーの認証に成功したことを示す監査ログです。

aa...aa：識別名

bb...bb：ホスト名

cc...cc：ポート番号

dd...dd：プロトコル

### KAPM10127-W (Windows の場合)

An information-search user failed to be authenticated by the directory server. (distinguished name = aa...aa, host = bb...bb, port = cc...cc, protocol = dd...dd)

[対処]

ディレクトリサーバで情報検索用ユーザーの認証に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa：識別名

bb...bb：ホスト名

cc...cc：ポート番号

dd...dd：プロトコル

### KAPM10128-I (Windows の場合)

A user was successfully authenticated by the directory server. (user ID = aa...aa, host = bb...bb, port = cc...cc, protocol = dd...dd)

[対処]

ディレクトリサーバでユーザーの認証に成功したことを示す監査ログです。

aa...aa：ユーザー ID

bb...bb：ホスト名

cc...cc：ポート番号

dd...dd：プロトコル

### KAPM10129-W (Windows の場合)

No users are registered on the directory server. (user ID = aa...aa, host = bb...bb, port = cc...cc, protocol = dd...dd)

[対処]

ディレクトリサーバにユーザーが登録されていないことを示す監査ログです。

aa...aa：ユーザー ID

bb...bb：ホスト名

cc...cc：ポート番号

dd...dd：プロトコル

### KAPM10130-W (Windows の場合)

A user failed to be authenticated by the directory server. (user ID = aa...aa, host = bb...bb, port = cc...cc, protocol = dd...dd)

[対処]

ディレクトリサーバでユーザーの認証に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa：ユーザー ID

bb...bb：ホスト名

cc...cc：ポート番号

dd...dd：プロトコル



### KAPM10131-I (Windows の場合)

A user was successfully authenticated by the RADIUS server. (user ID = aa...aa, host = bb...bb, port = cc...cc, protocol = dd...dd)

[対処]

RADIUS サーバでユーザーの認証に成功したことを示す監査ログです。

aa...aa : ユーザー ID

bb...bb : ホスト名

cc...cc : ポート番号

dd...dd : プロトコル

### KAPM10132-W (Windows の場合)

A user failed to be authenticated by the RADIUS server. (user ID = aa...aa, host = bb...bb, port = cc...cc, protocol = dd...dd)

[対処]

RADIUS サーバでユーザーの認証に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa : ユーザー ID

bb...bb : ホスト名

cc...cc : ポート番号

dd...dd : プロトコル

### KAPM10133-I (Windows の場合)

A user was successfully authenticated by the Kerberos server. (Kerberos principal = aa...aa, KDC = bb...bb)

[対処]

Kerberos サーバでユーザーの認証に成功したことを示す監査ログです。

aa...aa : Kerberos プリンシパル名

bb...bb : KDC のリスト

### KAPM10134-W (Windows の場合)

A user failed to be authenticated by the Kerberos server. (Kerberos principal = aa...aa, KDC = bb...bb)

[対処]

Kerberos サーバでユーザーの認証に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa : Kerberos プリンシパル名

bb...bb : KDC のリスト

### KAPM10135-I (Windows の場合)

User information was successfully acquired from the directory server. (user ID = aa...aa, domain name = bb...bb, host = cc...cc, port = dd...dd, protocol = ee...ee, base DN = ff...ff)

[対処]

ディレクトリサーバからユーザーの情報取得に成功したことを示す監査ログです。

aa...aa : ユーザー ID

bb...bb : ドメイン名

cc...cc : ホスト名

dd...dd : ポート番号

ee...ee : プロトコル

ff...ff : ベース識別名

### KAPM10136-E (Windows の場合)

Acquisition of user information from the directory server failed. (user ID = aa...aa, domain name = bb...bb, host = cc...cc, port = dd...dd, protocol = ee...ee, base DN = ff...ff)

[対処]

ディレクトリサーバからユーザーの情報取得に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa : ユーザー ID

bb...bb : ドメイン名

cc...cc : ホスト名

dd...dd : ポート番号

ee...ee : プロトコル

ff...ff : ベース識別名

### KAPM10137-I (Windows の場合)

An SRV record was successfully acquired from the DNS server. (record key = aa...aa)

[対処]

DNS サーバから SRV レコードの取得に成功したことを示す監査ログです。

aa...aa : SRV レコードのキー

### KAPM10138-E (Windows の場合)

An SRV record failed to be acquired from the DNS server. (record key = aa...aa)

[対処]

DNS サーバから SRV レコードの取得に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa : SRV レコードのキー

### KAPM10139-I (Windows の場合)

JP1/Base was successfully connected to.

[対処]

JP1/Base との通信に成功したことを示す監査ログです。

### KAPM10140-E (Windows の場合)

An attempt to connect to JP1/Base failed.

[対処]

JP1/Base との通信に失敗したことを示す監査ログです。

### KAPM10141-I (Windows の場合)

User authentication in JP1/Base was successful. (aa...aa = bb...bb)

[対処]

JP1/Base でユーザーの認証に成功したことを示す監査ログです。

aa...aa : キー

bb...bb : 値

### KAPM10142-W (Windows の場合)

JP1/Base user authentication failed. (aa...aa = bb...bb)

[対処]

JP1/Base でユーザーの認証に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa : キー

bb...bb : 値

### KAPM10143-I (Windows の場合)

JP1/Base was successfully logged out from. (JP1 token = aa...aa)

[対処]

JP1/Base でログアウトが成功したことを示す監査ログです。

aa...aa : JP1 トークン

### KAPM10144-I (Windows の場合)

User permission information was successfully acquired from JP1/Base. (user name = aa...aa)

[対処]

JP1/Base からユーザーの権限情報の取得に成功したことを示す監査ログです。

aa...aa : ユーザー名

### KAPM10145-E (Windows の場合)

Acquisition of user permission information from JP1/Base failed. (user name = aa...aa)

[対処]

JP1/Base からユーザーの権限情報の取得に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa：ユーザー名

### KAPM10146-I (Windows の場合)

JP1/Base was successfully initialized.

[対処]

JP1/Base の初期化に成功したことを示す監査ログです。

### KAPM10147-E (Windows の場合)

JP1/Base initialization failed.

[対処]

JP1/Base の初期化に失敗したことを示す監査ログです。

### KAPM10148-I (Windows の場合)

The JP1/Base version was successfully acquired.

[対処]

JP1/Base のバージョンの取得に成功したことを示す監査ログです。

### KAPM10149-E (Windows の場合)

Acquisition of the JP1/Base version failed.

[対処]

JP1/Base のバージョンの取得に失敗したことを示す監査ログです。

### KAPM14000-E (Windows の場合)

An exception occurred.

[対処]

例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM14003-I (Windows の場合)

Command execution started.

[対処]

コマンドの実行を開始しました。

#### KAPM14004-I (Windows の場合)

The command was executed successfully.

[対処]

コマンドの実行に成功しました。

#### KAPM14005-E (Windows の場合)

Command execution failed.

[対処]

コマンドの実行に失敗しました。

直前のメッセージ KAPMxxxxx-E を参照してください。

#### KAPM14006-E (Windows の場合)

An option is invalid.

[対処]

オプションが誤っています。

オプションの指定を見直してください。

#### KAPM14007-E (Windows の場合)

The command cannot be executed because the database is down.

[対処]

データベースが停止しているため、コマンドを実行できません。

次のことを確認したあと、コマンドを再度実行してください。

- ・DBMS が起動していること。
- ・DBMS がセットアップされていること。

#### KAPM14008-E (Windows の場合)

Command execution failed. (command name = aa...aa)

[対処]

コマンドの実行に失敗しました。

再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：コマンド名

### KAPM14009-E (Windows の場合)

An attempt to read a file failed. (file name = aa...aa)

[対処]

ファイルの読み込みに失敗しました。

再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM14010-E (Windows の場合)

Table information could not be acquired. (table name = aa...aa)

[対処]

テーブルの情報が取得できませんでした。

再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：テーブル名

### KAPM14011-W (Windows の場合)

A key is invalid. (key name = aa...aa)

[対処]

キーが不正です。

aa...aa：キー名

### KAPM14012-I (Windows の場合)

Association information will be deleted because the chain was broken. (hcndsID = aa...aa, association = bb...bb)

[対処]

チェーン切れのため、アソシエーション情報を削除します。

aa...aa：製品 ID

bb...bb：アソシエーション

### KAPM14013-I (Windows の場合)

Incorrect product information will be removed. (product name = aa...aa)

[対処]

不正な製品の情報を削除します。

aa...aa：製品名

### KAPM14014-E (Windows の場合)

The value of hcnds.home could not be acquired.

[対処]

hcnds.home の値を取得できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口ご連絡してください。

### KAPM14015-E (Windows の場合)

An attempt to delete the product information has failed. (product name = aa...aa)

[対処]

製品情報の削除に失敗しました。

再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：製品名

### KAPM14016-E (Windows の場合)

An attempt to delete the association information has failed. (association = aa...aa)

[対処]

アソシエーション情報の削除に失敗しました。

再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：アソシエーション

### KAPM14017-E (Windows の場合)

The DBMS is blocked.

[対処]

DBMS が閉塞しています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM14018-E (Windows の場合)

An attempt to get association information failed.

[対処]

アソシエーション情報の取得に失敗しました。

再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM14019-E (Windows の場合)

An attempt to get the class name failed.

[対処]

クラス名の取得に失敗しました。

再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM14020-W (Windows の場合)

Processing is being re-executed.

[対処]

処理を再実行しています。

### KAPM14021-E (Windows の場合)

An authentication error occurred.

[対処]

認証障害が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM14022-E (Windows の場合)

An error occurred during DBMS access processing.

[対処]

DBMS へのアクセス中に障害が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15002-I (Windows の場合)

The hcmdscheckauth command will now start.

[対処]

hcmdscheckauth コマンドを開始します。

### KAPM15003-I (Windows の場合)

The configuration check of aa...aa will now start.

[対処]

コンフィグチェックを開始します。



aa...aa: フェーズ番号

### KAPM15004-I (Windows の場合)

The result of the configuration check of aa...aa was normal.

[対処]

コンフィグチェックは正常です。

aa...aa: フェーズ番号

### KAPM15005-E (Windows の場合)

The result of the configuration check of aa...aa was abnormal.

[対処]

コンフィグチェックは異常です。

直前のメッセージ KAPMxxxxx-E を参照してください。

aa...aa: フェーズ番号

### KAPM15006-I (Windows の場合)

The configuration of the server aa...aa will now be checked.

[対処]

サーバのコンフィグチェックをします。

aa...aa: サーバ名

### KAPM15007-I (Windows の場合)

The result of the configuration check of the server aa...aa was normal.

[対処]

サーバのコンフィグチェックは正常です。

aa...aa: サーバ名

### KAPM15008-E (Windows の場合)

The result of the configuration check of the server aa...aa was abnormal.

[対処]

サーバのコンフィグチェックは異常です。

直前のメッセージ KAPMxxxxx-E を参照してください。

aa...aa: サーバ名

### KAPM15009-I (Windows の場合)

The configuration check of aa...aa has finished normally.

[対処]

コンフィグチェック は正常に終了しました。

aa...aa: フェーズ番号

### KAPM15010-I (Windows の場合)

The connection to the server aa...aa will now be checked. (host = bb...bb, port = cc...cc, protocol = dd...dd)

[対処]

サーバへの接続チェックをします。

aa...aa: サーバ名

bb...bb: ホスト名

cc...cc: ポート番号

dd...dd: プロトコル

### KAPM15011-I (Windows の場合)

The server aa...aa can be connected to normally.

[対処]

サーバへの接続チェックに成功しました。

aa...aa: サーバ名

### KAPM15012-E (Windows の場合)

The result of checking the connection to the server aa...aa indicated an error.

[対処]

サーバへの接続チェックに失敗しました。

[KAPM15010-I] 以降のエラーメッセージを参照してください。

aa...aa: サーバ名

### KAPM15013-E (Windows の場合)

A connection error occurred.

[対処]

接続エラーが発生しました。

外部認証サーバが正しく動作していることを確認したあと、次の対処をしてください。

LDAP の場合：

本メッセージのあとに、「KAPM15084-E」メッセージが表示される場合、「KAPM15084-E」メッセージはLDAP 接続の詳細エラーを示します。以下の対処の参考にしてください。

- 1.exauth.properties に設定されているホスト名または IP アドレス、ポート、およびプロトコルが正しいか確認してください。
- 2.ネットワークが正しく接続されているか確認してください。
- 3.ファイアウォールの設定を確認してください。
- 4.LDAP ディレクトリサーバが LDAPv3 プロトコルに対応（準拠）しているか確認してください。
- 5.StartTLS で通信するときは、SSL の設定内容を見直してください。StartTLS では、IP アドレスではなくホスト名を指定してください。
- 6.OCSP が有効な場合、証明書が有効であるか確認してください。
- 7.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

RADIUS の場合：

- 1.exauth.properties に設定されているホスト名または IP アドレス、ポート、およびプロトコルが正しいか確認してください。
- 2.外部認証サーバに設定したクライアントのシークレットと、クライアントで設定したシークレットを確認して、再設定してください。
- 3.ネットワークが正しく接続されているか確認してください。
- 4.ファイアウォールの設定を確認してください。
- 5.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15014-E (Windows の場合)

An authentication error occurred.

[対処]

認証エラーが発生しました。

指定したユーザーが外部認証サーバに登録されているか確認してください。

### KAPM15015-I (Windows の場合)

The command hcmdscheckauth will now finish.

[対処]

hcmdscheckauth コマンドを終了します。

### KAPM15016-E (Windows の場合)

A file was not found. (file name = aa...aa)

[対処]

ファイルが見つかりません。

指定のフォルダにファイルがあることを確認してください。

aa...aa: ファイル名

### KAPM15017-E (Windows の場合)

A file could not be read. (file name = aa...aa)

[対処]

ファイルが読み込めません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa: ファイル名

### KAPM15018-E (Windows の場合)

The settings of the external authentication server are invalid.

[対処]

外部認証サーバの設定が有効になっていません。

設定ファイルを見直して、外部認証サーバの設定をしてください。

### KAPM15019-E (Windows の場合)

The configuration file contains a syntax error. (line number = aa...aa, value = bb...bb)

[対処]

設定ファイルに構文エラーがあります。

aa...aa 行目の bb...bb に構文エラーがあります。設定ファイルを見直して再実行してください。

aa...aa: 行番号

bb...bb: 値

### KAPM15020-E (Windows の場合)

The same property key already exists. (line number = aa...aa, key = bb...bb)

[対処]

同じプロパティキーがすでにあります。

aa...aa 行目の bb...bb に重複するプロパティキーがあります。設定ファイルを見直して再実行してください。

aa...aa: 行番号

bb...bb: キー

### KAPM15021-E (Windows の場合)

A required parameter has not been specified. (key = aa...aa)

[対処]

必須パラメーターが指定されていません。

必須パラメーターを設定して、再実行してください。

aa...aa: キー

### KAPM15022-W (Windows の場合)

An optional parameter has been omitted. (value = aa...aa)

[対処]

任意パラメーターが省略されています。

aa...aa: 値

### KAPM15023-W (Windows の場合)

A property key cannot be identified. (line number = aa...aa)

[対処]

識別できないプロパティキーです。

外部認証サーバ連携コンフィグファイルの設定内容を、必要に応じて見直してください。

aa...aa: 行番号

### KAPM15024-E (Windows の場合)

A secret does not exist.

[対処]

シークレットがありません。

シークレットを設定して、再実行してください。

### KAPM15025-E (Windows の場合)

No connection could be made from the secondary server.

[対処]

セカンダリサーバでは接続できません。

プライマリーサーバで接続をしてください。

### KAPM15026-E (Windows の場合)

A fatal error occurred during processing.

[対処]

処理中に致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM15027-E (Windows の場合)

An option is invalid.

[対処]

オプションが誤っています。

オプションの指定を見直してください。

#### KAPM15028-E (Windows の場合)

No value has been specified for an option.

[対処]

オプションの値が指定されていません。

必要なオプションをすべて指定してください。

#### KAPM15029-E (Windows の場合)

The value of hcmds.home could not be acquired.

[対処]

hcmds.home の値が取得できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM15030-I (Windows の場合)

Processing has finished normally.

[対処]

処理は正常に終了しました。

#### KAPM15031-E (Windows の場合)

An exception occurred.

[対処]

例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15032-E (Windows の場合)

The configuration file was not found. (file name = aa...aa)

[対処]

設定ファイルが見つかりません。

次のことを確認してください。

- ・ファイルが存在しているか
- ・ファイルが使用中でないか

aa...aa: ファイル名

### KAPM15033-E (Windows の場合)

An error occurred on the aa...aa server.

[対処]

サーバエラーが発生しました。

次の対処をしてください。

LDAP の場合：

1.exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

2.hcmdsldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

3.StartTLS で通信するときは、SSL の設定を確認してください。

4.OCSP が有効な場合、証明書が有効であるか確認してください。

5.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

RADIUS の場合：

1.exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

2.hcmdsradiussecret コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

3.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa: サーバ名

### KAPM15034-E (Windows の場合)

Authentication information cannot be acquired. (server name = aa...aa)

[対処]

認証情報を取得できません。

hcmsldapuser コマンドまたは hcmsradiussecret コマンドで、認証情報を再設定してください。  
問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、  
障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：サーバ名

### KAPM15035-I (Windows の場合)

Authentication information has been acquired.

[対処]

認証情報を取得しました。

### KAPM15036-E (Windows の場合)

Authentication information cannot be acquired.

[対処]

認証情報を取得できません。

hcmsldapuser コマンドまたは hcmsradiussecret コマンドで、認証情報を再設定してください。  
問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、  
障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15037-E (Windows の場合)

Specify a value for at least one key. (key = aa...aa)

[対処]

1 つはキーの値を指定してください。

キーの値を指定してから再実行してください。

aa...aa: キー

### KAPM15039-I (Windows の場合)

A connection was successfully established. (server name = aa...aa)

[対処]

接続に成功しました。

aa...aa：サーバ名

### KAPM15040-E (Windows の場合)

A connection attempt has failed. (server name = aa...aa)

[対処]

接続に失敗しました。

外部認証サーバが正しく動作していることを確認したあと、次の対処をしてください。



LDAP の場合：

- 1.exauth.properties に設定されているホスト名または IP アドレス、ポート、およびプロトコルが正しいか確認してください。
- 2.ネットワークが正しく接続されているか確認してください。
- 3.ファイアウォールの設定を確認してください。
- 4.LDAP ディレクトリサーバが LDAPv3 プロトコルに対応（準拠）しているか確認してください。
- 5.StartTLS で通信するときは、SSL の設定内容を見直してください。StartTLS では、IP アドレスではなくホスト名を指定してください。
- 6.OCSP が有効な場合、証明書が有効であるか確認してください。
- 7.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

RADIUS の場合：

- 1.exauth.properties に設定されているホスト名または IP アドレス、ポート、およびプロトコルが正しいか確認してください。
- 2.外部認証サーバに設定したクライアントのシークレットと、クライアントで設定したシークレットを確認して、再設定してください。
- 3.ネットワークが正しく接続されているか確認してください。
- 4.ファイアウォールの設定を確認してください。
- 5.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：サーバ名

### KAPM15041-E (Windows の場合)

Authentication has failed. (server name = aa...aa)

[対処]

認証に失敗しました。

上記の aa...aa サーバのメッセージ KAPMxxxxx-E を参照してください。

aa...aa：サーバ名

### KAPM15042-E (Windows の場合)

A syntax error occurred. (server name = aa...aa)

[対処]

シンタックスエラーです。

上記の aa...aa サーバのメッセージ KAPMxxxxx-E を参照してください。

aa...aa：サーバ名

### KAPM15043-E (Windows の場合)

A check cannot be performed because the external authentication server type is unknown.

[対処]

認証先種別が不明のため、チェックできません。

auth.server.type の値を見直してから再実行してください。

### KAPM15044-E (Windows の場合)

A check cannot be performed because the server identification name is unknown.

[対処]

サーバ識別名が不明のため、チェックできません。

auth.server.name の値を見直してから再実行してください。

### KAPM15045-E (Windows の場合)

A parameter has not been specified. (key = aa...aa)

[対処]

パラメータに値が設定されていません。

パラメーター aa...aa の値を設定してから再実行してください。

aa...aa：キー

### KAPM15046-E (Windows の場合)

An invalid value has been specified for a parameter. (key = aa...aa)

[対処]

パラメータに指定できない値が設定されています。

パラメーター aa...aa の値を見直してから再実行してください。

aa...aa：キー

### KAPM15047-I (Windows の場合)

The authentication method will now be internal authentication.

[対処]

認証方法を内部認証とします。

### KAPM15049-E (Windows の場合)

The configuration file could not be accessed. (File name = aa...aa)

[対処]

設定ファイルにアクセスできません。

次のことを確認してください。

- ・設定ファイルがあるか
- ・設定ファイルのアクセス権限があるか
- ・設定ファイルが使用中でないか

aa...aa：ファイル名

### KAPM15050-E (Windows の場合)

Authentication of the user account used for information searching has failed.

[対処]

情報検索用のユーザーアカウントの認証に失敗しました。

次の対処をしてください。

本メッセージのあとに、「KAPM15084-E」メッセージが表示される場合、「KAPM15084-E」メッセージは LDAP 接続の詳細エラーを示します。以下の対処の参考にしてください。

LDAP 階層構造モデルの場合：

- ・情報検索用のユーザーアカウントの DN とパスワードを見直してから、`hcmdsldapuser` コマンドを再実行してください。

LDAP フラットモデルの場合：

- ・`hcmdsldapuser` コマンドで `exauth.properties` の `auth.server.name` 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていないことを確認してください。

### KAPM15051-E (Windows の場合)

The DN of the user account used for information searching was not found.

[対処]

情報検索用のユーザーアカウントの DN が見つかりませんでした。

次の対処をしてください。

本メッセージのあとに、「KAPM15084-E」メッセージが表示される場合、「KAPM15084-E」メッセージは LDAP 接続の詳細エラーを示します。以下の対処の参考にしてください。

LDAP 階層構造モデルの場合：

- ・情報検索用のユーザーアカウントの DN を見直してから、`hcmdsldapuser` コマンドを再実行してください。

LDAP フラットモデルの場合：

- ・`hcmdsldapuser` コマンドで `exauth.properties` の `auth.server.name` 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていないことを確認してください。

### KAPM15052-E (Windows の場合)

Authentication of the specified user has failed.

[対処]

指定したユーザーの認証に失敗しました。

次の対処をしてください。

LDAP の場合：

本メッセージのあとに、「KAPM15084-E」メッセージが表示される場合、「KAPM15084-E」メッセージは LDAP 接続の詳細エラーを示します。以下の対処の参考にしてください。

- 1.指定したユーザーを見直してください。ユーザーには、DN 形式ではなくユーザー名だけ指定してください。
- 2.指定したユーザーのパスワードを見直してください。
- 3.指定したユーザーが外部認証サーバに登録されていて、かつ有効になっているか確認してください。
- 4.exauth.properties に設定されている対応したサーバの basedn または attr を見直してください。
- 5.LDAP 階層構造モデルの場合、次の対処をしてください。
  - ・ hcmdsldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。
  - ・ 情報検索用ユーザーに権限があるかどうか確認してください。
- 6.LDAP フラットモデルの場合、hcmdsldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていないことを確認してください。
- 7.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

RADIUS の場合：

- 1.指定したユーザーを見直してください。
- 2.指定したユーザーのパスワードを見直してください。
- 3.指定したユーザーが外部認証サーバに登録されていて、かつ有効になっているか確認してください。
- 4.PAP または CHAP の設定が、有効になっているか確認してください。
- 5.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15053-E (Windows の場合)

The specified user was not found.

[対処]

指定したユーザーが見つかりませんでした。

次の対処をしてください。

本メッセージのあとに、「KAPM15084-E」メッセージが表示される場合、「KAPM15084-E」メッセージは LDAP 接続の詳細エラーを示します。以下の対処の参考にしてください。

- 1.指定したユーザーを見直してください。ユーザーには、DN 形式ではなくユーザー名だけ指定してください。
- 2.指定したユーザーが外部認証サーバに登録されていて、かつ有効になっているか確認してください。
- 3.exauth.properties に設定されている対応したサーバの basedn または、attr を見直してください。

4.LDAP 階層構造モデルの場合、次の対処をしてください。

- ・ hcmsldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

- ・ 情報検索用ユーザーに権限があるかどうか確認してください。

5.LDAP フラットモデルの場合、hcmsldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていないことを確認してください。

6.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

## KAPM15054-E (Windows の場合)

The specified user was not found. (error code = aa...aa)

[対処]

指定したユーザーが見つかりませんでした。

次の対処をしてください。

本メッセージのあとに、「KAPM15084-E」メッセージが表示される場合、「KAPM15084-E」メッセージは LDAP 接続の詳細エラーを示します。以下の対処の参考にしてください。

- 1.指定したユーザーを見直してください。ユーザーには、DN 形式ではなくユーザー名だけ指定してください。

- 2.指定したユーザーが外部認証サーバに登録されていて、かつ有効になっているか確認してください。

- 3.exauth.properties に設定されている対応したサーバの basedn または, attr を見直してください。

- 4.LDAP 階層構造モデルの場合、次の対処をしてください。

- ・ hcmsldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

- ・ 情報検索用ユーザーに権限があるかどうか確認してください。

5.LDAP フラットモデルの場合、hcmsldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていないことを確認してください。

6.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：エラーコード

## KAPM15056-E (Windows の場合)

The specified user was not found.

[対処]

指定したユーザーが見つかりませんでした。

次の対処をしてください。

- 1.指定したユーザーが外部認証サーバに登録されているか確認してください。

- 2.exauth.properties に設定されている対応したサーバの basedn または attr を見直してください。

3.LDAP 階層構造モデルの場合、次の対処をしてください。

- ・ hcmdsldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。
- ・ 情報検索用ユーザーに権限があるかどうか確認してください。

#### KAPM15057-E (Windows の場合)

A dn value is invalid.

[対処]

DN の値が不正です。

次の対処をしてください。

- 1.exauth.properties に設定されている対応したサーバの basedn を見直してください。
- 2.hcmdslapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されている場合、次の対処をしてください。
  - ・ hcmdsldapuser コマンドの DN オプションに指定した値を見直してください。

#### KAPM15058-I (Windows の場合)

The message outputs LDAP connection information. (aa...aa = bb...bb, aa...aa = bb...bb, .....)

[対処]

LDAP の接続情報を出力します。

aa...aa：キー

bb...bb：値

#### KAPM15059-E (Windows の場合)

aa...aa

[対処]

直前のエラーメッセージの詳細情報を表示します。

直前のメッセージに従って対処してください。

aa...aa：エラー時の詳細データ

#### KAPM15060-I (Windows の場合)

The file targeted for generation management was successfully saved.

[対処]

コマンドで指定されたファイルの保存に成功しました。

#### KAPM15061-E (Windows の場合)

No file targeted for generation management exists.

[対処]

コマンドで指定されたファイルがありません。

保存対象のファイルまでのパスを正しく指定してください。

### KAPM15062-E (Windows の場合)

There is not enough free space to save the file.

[対処]

ファイルの保存先に十分な空き領域がありません。

保存先のディスク容量を十分に確保してから、コマンドを再実行してください。

問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15063-E (Windows の場合)

The specified management target is a directory.

[対処]

ファイルを指定するオプションの引数にディレクトリが指定されました。

保存対象のファイルを絶対パスで指定してください。

### KAPM15064-E (Windows の場合)

The permissions for the file to be managed are invalid.

[対処]

コマンドで指定したファイルに設定されている権限が誤っています。

指定したファイルの権限を確認してから、コマンドを再実行してください。

問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15065-E (Windows の場合)

An attempt to store the managed file has failed.

[対処]

コマンドで指定されたファイルの保存に失敗しました。

指定したファイルの保存先、権限を確認後、再度コマンドを実行してください。

問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15066-W (Windows の場合)

The specified number of generations exceeds the maximum (99).



[対処]

世代数を指定するオプションの値が上限値を超えています。  
世代数には 2~99 の数字を指定してください。

### KAPM15067-E (Windows の場合)

Creation of the directory has failed.

[対処]

ディレクトリの作成に失敗しました。  
指定したファイルを保存するディレクトリの作成先を確認してから、コマンドを再実行してください。  
問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、  
障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15068-E (Windows の場合)

An option is invalid.

[対処]

コマンドのオプションが誤っています。  
正しいオプションを指定してください。

### KAPM15069-E (Windows の場合)

A fatal error occurred.

[対処]

致命的なエラーが発生しました。  
原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15070-I (Windows の場合)

The hcmdsfilerotate command has started.

[対処]

hcmdsfilerotate コマンドを開始しました。

### KAPM15071-I (Windows の場合)

The hcmdsfilerotate command has ended.

[対処]

hcmdsfilerotate コマンドが終了しました。



### KAPM15072-I (Windows の場合)

A file whose file number is 99 has been overwritten.

[対処]

hcmdsfilerotate コマンドが 1 秒以内に 99 回以上実行されたときは、ファイル番号の上限である「99」番以降にコピーされたファイルのファイル番号を「99」として保存しました。

### KAPM15073-W (Windows の場合)

The command log cannot be output.

[対処]

コマンドのログを出力するために必要な環境変数が不正なので、コマンドのログを出力できません。

コマンドのログを出力するために設定した環境変数を見直してください。

問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15074-E (Windows の場合)

The value specified for an option is invalid.

[対処]

オプションに指定した値が不正であることを示すメッセージです。

オプションに指定した値を見直し、正しい値を入力してください。

### KAPM15080-E (Windows の場合)

Authentication of the user account used for information searching has failed. (server name = aa...aa)

[対処]

情報検索用のユーザーアカウントの認証に失敗しました。

次の対処をしてください。

LDAP 階層構造モデルの場合：

- ・情報検索用のユーザーアカウントの DN とパスワードを見直してから、hcmdsldapuser コマンドを再実行してください。

LDAP フラットモデルの場合：

- ・hcmdsldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていないことを確認してください。

aa...aa：サーバ名

## KAPM15081-E (Windows の場合)

The DN of the user account used for information searching was not found. (server name = aa...aa)

[対処]

情報検索用のユーザーアカウントの DN が見つかりませんでした。

次の対処をしてください。

LDAP 階層構造モデルの場合：

- ・情報検索用のユーザーアカウントの DN を見直してから、hcmdsldapuser コマンドを再実行してください。

LDAP フラットモデルの場合：

- ・hcmdsldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていないことを確認してください。

aa...aa：サーバ名

## KAPM15082-E (Windows の場合)

Authentication of the specified user has failed. (server name = aa...aa)

[対処]

指定したユーザーの認証に失敗しました。

次の対処をしてください。

LDAP の場合：

- 1.指定したユーザーを見直してください。ユーザーには、DN 形式ではなくユーザー名だけ指定してください。

- 2.指定したユーザーのパスワードを見直してください。

- 3.指定したユーザーが外部認証サーバに登録されていて、かつ有効になっているか確認してください。

- 4.exauth.properties に設定されている対応したサーバの basedn または attr を見直してください。

- 5.LDAP 階層構造モデルの場合、次の対処をしてください。

- ・hcmdsldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

- ・情報検索用ユーザーに権限があるかどうか確認してください。

- 6.LDAP フラットモデルの場合、次の対処をしてください。

- ・hcmdsldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていないことを確認してください。

- 7.問題が解決しないときは、保守情報を取得し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

RADIUS の場合：

- 1.指定したユーザーを見直してください。

- 2.指定したユーザーのパスワードを見直してください。

- 3.指定したユーザーが外部認証サーバに登録されていて、かつ有効になっているか確認してください。

4.PAP または CHAP の設定が、有効になっているか確認してください。

5.問題が解決しないときは、保守情報を取得し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

aa...aa：サーバ名

### KAPM15083-E (Windows の場合)

The specified user was not found. (server name = aa...aa)

[対処]

指定したユーザーが見つかりませんでした。

次の対処をしてください。

1.指定したユーザーを見直してください。ユーザーには、DN 形式ではなくユーザー名だけ指定してください。

2.指定したユーザーが外部認証サーバに登録されていて、かつ有効になっているか確認してください。

3.exauth.properties に設定されている対応したサーバの basedn または、attr を見直してください。

4.LDAP 階層構造モデルの場合、次の対処をしてください。

- ・ hcmsldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

- ・ 情報検索用ユーザーに権限があるかどうか確認してください。

5.LDAP フラットモデルの場合、hcmsldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていないことを確認してください。

6.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：サーバ名

### KAPM15084-E (Windows の場合)

LDAP directory server error is detected. (information = aa...aa)

[対処]

LDAP ディレクトリサーバのエラーが検出されました。

aa...aa：情報

### KAPM15085-E (Windows の場合)

An SSL setting is invalid.

[対処]

SSL の設定が不正です。

SSL の設定を見直してください。

### KAPM15086-E (Windows の場合)

The specified user was not found. (server name = aa...aa)

[対処]

指定したユーザーが見つかりませんでした。

次の対処をしてください。

- 1.指定したユーザーが外部認証サーバに登録されているか確認してください。
- 2.exauth.properties に設定されている対応したサーバの basedn または attr を見直してください。
- 3.LDAP 階層構造モデルの場合、次の対処をしてください。
  - ・ hcmdslldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。
  - ・ 情報検索用ユーザーに権限があるかどうか確認してください。

aa...aa：サーバ名

### KAPM15087-E (Windows の場合)

A dn value is invalid. (server name = aa...aa)

[対処]

DN の値が不正です。

次の対処をしてください。

- 1.exauth.properties に設定されている対応したサーバの basedn を見直してください。
- 2.hcmdslldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されている場合、次の対処をしてください。
  - ・ hcmdslldapuser コマンドの DN オプションに指定した値を見直してください。

aa...aa：サーバ名

### KAPM15088-I (Windows の場合)

The common-items check will now start.

[対処]

共通項目のチェックを開始します。

### KAPM15089-I (Windows の場合)

The results of the common-items check were normal.

[対処]

共通項目のチェックの結果、成功しました。

### KAPM15090-E (Windows の場合)

The results of the common-items check include abnormal values.

[対処]

共通項目のチェックの結果、失敗しました。  
直前のメッセージ KAPMxxxxx-E を参照してください。

### KAPM15091-I (Windows の場合)

The individual-realm check will now start.

[対処]

レルムごとのチェックを開始します。

### KAPM15092-I (Windows の場合)

The results of the realm identified name aa...aa check were normal.

[対処]

レルム識別名 aa...aa をチェックした結果、成功しました。  
aa...aa：レルム識別名

### KAPM15093-E (Windows の場合)

The results of the realm identified name aa...aa check include abnormal values.

[対処]

レルム識別名 aa...aa をチェックした結果、失敗しました。  
直前のメッセージ KAPMxxxxx-E を参照してください。  
aa...aa：レルム識別名

### KAPM15094-I (Windows の場合)

The results of the individual-realm check were normal.

[対処]

レルムごとのチェックの結果、成功しました。

### KAPM15095-E (Windows の場合)

The results of the individual-realm check include abnormal values.

[対処]

レルムごとのチェックの結果、失敗しました。  
直前のメッセージ KAPMxxxxx-E を参照してください。

### KAPM15096-E (Windows の場合)

The same value already exists. (line number = aa...aa, value = bb...bb)

[対処]

同じ値が指定されています。

aa...aa 行目の bb...bb に重複する値があります。設定ファイルを見直してから再実行してください。

aa...aa：行番号

bb...bb：値

### KAPM15097-E (Windows の場合)

There is no auth.kerberos.<realm identification name>.realm that corresponds to auth.kerberos.default\_realm.

[対処]

auth.kerberos.default\_realm に対応する auth.kerberos.<realm identification name>.realm がありません。

exauth.properties の auth.kerberos.default\_realm に対応するレルム名を auth.kerberos.<realm identification name>.realm に指定してください。

### KAPM15098-I (Windows の場合)

The server connection will now be checked. (user id = aa...aa, realm name = bb...bb)

[対処]

サーバへの接続をチェックします。

aa...aa：ユーザー ID

bb...bb：レルム名

### KAPM15102-I (Windows の場合)

The hcmdsunlockaccount command has started.

[対処]

hcmdsunlockaccount コマンドを開始しました。

### KAPM15103-I (Windows の場合)

The hcmdsunlockaccount command has finished.

[対処]

hcmdsunlockaccount コマンドが終了しました。

### KAPM15104-E (Windows の場合)

The hcmdsunlockaccount command cannot be executed on the secondary server. Execute this command on the primary server.

[対処]

セカンダリサーバでは実行できません。プライマリサーバで実行してください。  
プライマリサーバで `hcmdsunlockaccount` コマンドを実行してください。

### KAPM15105-E (Windows の場合)

The user account to be unlocked does not have the User Management permission.

[対処]

ロック解除対象のユーザーに User Management 権限がありません。

User Management 権限を所持するユーザーを指定してください。

### KAPM15108-I (Windows の場合)

The user account was unlocked successfully.

[対処]

ユーザーのロック解除が成功しました。

### KAPM15109-I (Windows の場合)

The user account "aa...aa" will now be unlocked.

[対処]

アンロックされるユーザーを表示しています。

aa...aa：ユーザー名

### KAPM15110-E (Windows の場合)

The value of `hcmds.home` could not be acquired.

[対処]

`hcmds.home` の値が取得できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15111-E (Windows の場合)

A command option is invalid.

[対処]

コマンドのオプションが不正です。

オプションを確認してください。

### KAPM15112-E (Windows の場合)

No value has been specified for an option.

[対処]

オプションの値が指定されていません。

オプションを確認してください。

### KAPM15113-E (Windows の場合)

A fatal error occurred.

[対処]

致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15114-E (Windows の場合)

Communication with the authentication server has failed.

[対処]

認証サーバとの通信が失敗しました。

HBase Storage Mgmt Common Service または HBase Storage Mgmt Web Service が起動していることを確認してください。

### KAPM15115-E (Windows の場合)

The user ID or password is incorrect.

[対処]

ユーザー名またはパスワードが不正です。

ユーザー ID とパスワードが正しいことを確認してください。

### KAPM15116-E (Windows の場合)

An HSSOException occurred.

[対処]

HSSOException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15117-E (Windows の場合)

An IOException occurred.

[対処]

IOException が発生しました。



原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM15118-E (Windows の場合)

An HcmdsIllegalArgumentException occurred.

[対処]

HcmdsIllegalArgumentException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM15119-E (Windows の場合)

An HcmdsUserManagementException occurred.

[対処]

HcmdsUserManagementException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM15120-E (Windows の場合)

An exception occurred.

[対処]

例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM15130-E (Windows の場合)

An option is invalid.

[対処]

コマンドに指定されたオプションが不正です。

正しいオプションを指定してください。

#### KAPM15131-I (Windows の場合)

The hcmdsmergelog command ended successfully.

[対処]

hcmdsmergelog コマンドが成功しました。

### KAPM15132-W (Windows の場合)

The format of the specified date format configuration file is invalid. (line number: "aa...aa")

[対処]

「日付時刻形式」ファイルに指定した「日付時刻形式」の設定が誤っています。

指定した「日付時刻形式」ファイルに設定した「日付時刻形式」を確認してください。

aa...aa：行番号

### KAPM15133-W (Windows の場合)

The format of the specified merge-target configuration file is invalid. (line number: "aa...aa")

[対処]

「マージ対象設定」ファイルに指定したマージ対象のログファイルの設定が誤っています。

「マージ対象設定」ファイルに指定したマージ対象のログファイルの設定を確認してください。

aa...aa：行番号

### KAPM15134-W (Windows の場合)

The specified merge-target file "aa...aa" was not found.

[対処]

指定されたマージ対象のログファイルが見つかりません。

次のことを確認してください。

- ・ファイルがあるか
- ・ファイルにアクセス権限があるか
- ・ファイルが使用中でないか

aa...aa：「マージ対象設定」ファイルに指定したログファイル名

### KAPM15135-W (Windows の場合)

The specified merge-target file "aa...aa" cannot be opened.

[対処]

指定されたマージ対象のログファイル"aa...aa"は開けません。

次のことを確認してください。

- ・ファイルにアクセス権限があるか
- ・ファイルが使用中でないか

aa...aa：「マージ対象設定」ファイルに指定したログファイル名

### KAPM15136-E (Windows の場合)

The specified file "aa...aa" cannot be written to.

[対処]

指定された出力ファイル"aa...aa"に書き込めません。

次のことを確認してください。

- ・ファイルが使用中でないか
- ・ファイルパスが適切であるか
- ・すでに同一ファイル名のファイルがないか

aa...aa：設定ファイル

### KAPM15137-W (Windows の場合)

The specified file cannot be opened. (file name = "aa...aa")

[対処]

指定されたファイルを開くことができません。

次のことを確認してください。

- ・ファイルが使用中でないか
- ・ファイルパスは適切か

aa...aa：ファイル名

### KAPM15138-E (Windows の場合)

Execution of the hcmdsmmergeolog command failed.

[対処]

hcmdsmmergeolog コマンドが失敗しました。

### KAPM15139-E (Windows の場合)

An unexpected error occurred.

[対処]

予期しないエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15140-W (Windows の場合)

The format of the specified variable configuration file is invalid. (line number: "aa...aa")

[対処]

変数設定ファイルに指定した変数の設定が誤っています。

「変数設定ファイル」に指定した変数の設定を見直してください。

aa...aa：行番号

### KAPM15141-E (Windows の場合)

The name of the merge-target configuration file "aa...aa" does not end in "mergelog.conf".

[対処]

指定したマージ対象設定ファイルの形式(\*mergelog.conf)が不正です。

指定されたファイルの形式を、マージ対象設定ファイルの形式(\*mergelog.conf)に修正してください。

aa...aa：マージ対象設定ファイルとして指定したファイル名

### KAPM15142-E (Windows の場合)

The hcmdsmergelog command failed to acquire memory.

[対処]

hcmdsmergelog コマンド用のメモリーの取得に失敗しました。

メモリー容量について、動作環境を確認してください。不足している場合は、使用できるメモリー容量を増やしてください。

### KAPM15143-E (Windows の場合)

The date format configuration file "aa...aa" was not found.

[対処]

日付時刻設定ファイルが見つかりませんでした。

日付時刻設定ファイルを作成し、dateconf オプションの引数に指定してください。

aa...aa：日付時刻形式設定ファイル

### KAPM15144-W (Windows の場合)

An attempt to write to the log file hcmdsmergelog.log has failed.

[対処]

指定されたログファイル(hcmdsmergelog.log) への書き込みに失敗しました。

次のことを確認してください。

- ・ファイルが使用中でないか
- ・ファイルパスが適切であるか
- ・同一ファイル名のファイルがないか

### KAPM15145-E (Windows の場合)

Deletion of a temporary work file has failed.

[対処]

本コマンドで使用する作業用のファイルの削除に失敗しました。

手動にて、作業用のファイル(ファイル名：ユーザー指定出力ファイル名 + \_temp) を削除してください。

### KAPM15146-E (Windows の場合)

The specified time range is invalid.

[対処]

時刻の範囲を設定するオプションの指定方法に誤りがあります。  
時間範囲に指定した時刻は正しいかを確認してください。

### KAPM15147-W (Windows の場合)

The size of the specified file "aa...aa" cannot be acquired.

[対処]

ファイルのサイズを取得できません。

次のことを確認してください。

- ・ファイルが使用中でないか
- ・ファイルパスは適切か
- ・指定したファイルは、フォルダまたは空のファイルでないか。

aa...aa：ファイル名

### KAPM15148-E (Windows の場合)

The file cannot be written to.

[対処]

ファイルに書き込むことができません。

次のことを確認してください。

- ・ファイルが使用中でないか
- ・ファイルパスは適切か

### KAPM15149-E (Windows の場合)

The sort command could not be executed.

[対処]

ソートコマンドは、実行できませんでした。

ソートコマンドがカレントで実行できるか確認してください。

### KAPM15150-E (Windows の場合)

Creation of an execution process failed.

[対処]

実行プロセスの作成に失敗しました。  
他のプロセスが多数実行されていないか確認してください。

### KAPM15151-E (Windows の場合)

The process is not in the signal status.

[対処]

プロセスがシグナル状態になりませんでした。  
他のコマンドによって、ソートコマンドが実行されていないか確認してください。

### KAPM15152-E (Windows の場合)

The process status could not be acquired.

[対処]

プロセスの状態を取得できませんでした。  
他のコマンドによって、ソートコマンドが実行されていないか確認してください。

### KAPM15153-W (Windows の場合)

No log records to be merged were found.

[対処]

マージ対象のログレコードが見つかりません。  
次のことを確認してください。

- ・ 指定した時間の範囲設定は正しいか
- ・ マージ対象のログファイルはあるか
- ・ マージ対象設定ファイルの設定は正しいか
- ・ 日付時刻形式設定ファイルの設定は正しいか

### KAPM15154-E (Windows の場合)

The specified date format configuration file "aa...aa" was not found.

[対処]

指定された日付時刻形式設定ファイル(aa...aa) は見つかりません。  
ファイルパスが適切かを確認してください。  
aa...aa : 指定された日付時刻形式設定ファイル

### KAPM15155-E (Windows の場合)

The size of the specified date format configuration file "aa...aa" cannot be acquired.

[対処]

指定された日付時刻形式設定ファイル(aa...aa) のサイズを取得できません。

次のことを確認してください。

- ・ファイルパスは適切か
- ・指定したファイルは、フォルダまたは空のファイルでないか

aa...aa：指定された日付時刻形式設定ファイルパス

### KAPM15156-E (Windows の場合)

The specified date format configuration file "aa...aa" cannot be read.

[対処]

指定された日付時刻形式設定ファイル(aa...aa) は読み込むことができません。

次のことを確認してください。

- ・ファイルパスは適切か
- ・指定したファイルは、フォルダまたは空のファイルでないか

aa...aa：指定された日付時刻形式設定ファイル

### KAPM15157-E (Windows の場合)

The specified variable configuration file "aa...aa" was not found.

[対処]

指定された変数設定ファイル(aa...aa) は見つかりません。

ファイルパスが適切かを確認してください。

aa...aa：指定された変数設定ファイル

### KAPM15158-E (Windows の場合)

The size of the specified variable configuration file "aa...aa" cannot be acquired.

[対処]

指定された変数設定ファイル(aa...aa) のサイズを取得できません。

次のことを確認してください。

- ・ファイルパスは適切か
- ・指定したファイルは、フォルダまたは空のファイルでないか

aa...aa：指定された変数設定ファイル

### KAPM15159-E (Windows の場合)

The specified variable configuration file "aa...aa" cannot be read.

[対処]

指定された変数設定ファイル(aa...aa) は読み込むことができません。

次のことを確認してください。

- ・ファイルパスは適切か
- ・指定したファイルは、フォルダまたは空のファイルでないか

aa...aa：指定された変数設定ファイル

### KAPM15160-E (Windows の場合)

The specified merge-target configuration file "aa...aa" was not found.

[対処]

指定されたマージ対象設定ファイル(aa...aa) は見つかりません。

ファイルパスが適切かを確認してください。

aa...aa：指定されたマージ対象設定ファイル

### KAPM15161-E (Windows の場合)

The specified merge-target configuration file "aa...aa" cannot be acquired.

[対処]

指定されたマージ対象設定ファイル(aa...aa) のサイズを取得できません。

次のことを確認してください。

- ・ファイルパスは適切か
- ・指定したファイルは、フォルダまたは空のファイルでないか

aa...aa：指定されたマージ対象設定ファイル

### KAPM15162-E (Windows の場合)

The specified merge-target configuration file "aa...aa" cannot be read.

[対処]

指定されたマージ対象設定ファイル(aa...aa) は読み込むことができません。

次のことを確認してください。

- ・ファイルパスは適切か
- ・指定したファイルは、フォルダまたは空のファイルでないか

aa...aa：指定されたマージ対象設定ファイル

### KAPM15163-E (Windows の場合)

The specified output file cannot be created.

[対処]

指定された出力ファイルを作成できません。



ファイルパスが適切かを確認してください。

### KAPM15164-E (Windows の場合)

The specified output file cannot be written to.

[対処]

指定された出力ファイルに書き込むことができません。

次のことを確認してください。

- ・ファイルが使用中でないか
- ・ファイルパスは適切か
- ・同一ファイル名のファイルがないか

### KAPM15165-W (Windows の場合)

The log file "hcmdsmmerge.log" cannot be created in the specified log folder.

[対処]

指定されたログフォルダにログファイル(hcmdsmmerge.log)を作成することができません。

次のことを確認してください。

- ・フォルダパスは適切か
- ・ファイル名が hcmdsmmerge..log のファイルがないか

### KAPM15166-E (Windows の場合)

The format of the specified time range is invalid.

[対処]

指定された時間範囲の形式が誤っています。

指定した時間範囲の形式が正しいかを確認してください。

### KAPM15167-E (Windows の場合)

The date and time format is not set.

[対処]

日付時刻形式が設定されていません。

次のことを確認してください。

- ・日付時刻形式設定ファイルがあるか
- ・日付時刻形式設定ファイルにアクセス権限があるか
- ・日付時刻形式設定ファイルが使用中でないか
- ・日付時刻形式設定ファイルに日付時刻形式が正しく設定されているか

### KAPM15170-E (Windows の場合)

Acquisition of the installation path has failed.

[対処]

インストールパスの取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15171-E (Windows の場合)

The command aa...aa will stop because internal processing failed. (details = bb...bb)

[対処]

内部処理に失敗したため、コマンドの実行を中断します。

コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：コマンド名

bb...bb：詳細

### KAPM15172-W (Windows の場合)

Log initialization failed.

[対処]

ログの初期化に失敗しました。

頻繁に発生する場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15173-E (Windows の場合)

A memory allocation error occurred.

[対処]

メモリー確保エラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15174-E (Windows の場合)

The command aa...aa will stop because setting of an environment variable failed. (details = bb...bb)

[対処]

環境変数の設定に失敗したため、コマンドの実行を中断します。

コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：コマンド名

bb...bb：詳細

### KAPM15175-E (Windows の場合)

An error occurred in an internal function. (function = aa...aa, error code = bb...bb)

[対処]

内部関数でエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：関数

bb...bb：エラーコード

### KAPM15200-I (Windows の場合)

A connection was successfully established. (KDC = aa...aa)

[対処]

接続に成功しました。

aa...aa：KDC

### KAPM15201-E (Windows の場合)

An attempt to connect failed. (KDC = aa...aa)

[対処]

接続に失敗しました。

外部認証サーバが正しく動作していることを確認したあと、次の対処をしてください。

1.exauth.properties に設定されているレルム名と KDC が正しいか確認してください。

2.ネットワークが正しく接続されているか確認してください。

3.ファイアウォールの設定を確認してください。

4.外部認証サーバが Kerberos V5 プロトコルに対応（準拠）しているか確認してください。

5.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：KDC

### KAPM15202-E (Windows の場合)

An attempt to connect to the DNS server failed.

[対処]

DNS サーバとの接続に失敗しました。  
DNS サーバの設定内容を見直してください。

### KAPM15203-E (Windows の場合)

On the DNS server,the SRV record corresponding to the realm name is not defined. (realm name = aa...aa)

[対処]

DNS サーバにレルム名に対応する SRV レコードが定義されていません。  
次の対処をしてください。

- ・レルム名が誤っていないか設定内容を確認してください。
- ・DNS サーバにレルム名に対応した SRV レコードを定義してください。

aa...aa : レルム名

### KAPM15204-E (Windows の場合)

An unexpected error occurred on the DNS server.

[対処]

DNS サーバで予期しないエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15205-E (Windows の場合)

The KDC resolution failed. (KDC = aa...aa)

[対処]

KDC の解決に失敗しました。

DNS サーバの設定内容を見直してください。

aa...aa : KDC

### KAPM15206-E (Windows の場合)

An attempt to authenticate failed. (KDC = aa...aa)

[対処]

認証に失敗しました。

次の対処をしてください。

- ・指定したユーザーが外部認証サーバに登録されているか確認してください。
- ・指定したユーザーのパスワードを見直してください。
- ・サーバ間の時間差が、exauth.properties で指定した値を超えていないか確認してください。
- ・認証ユーザーのパスワードの期限が切れていないことを確認してください。

・ 認証ユーザーのアカウントが無効ではないことを確認してください。

aa...aa : KDC

### KAPM15207-E (Windows の場合)

The specified user was not found. (KDC = aa...aa)

[対処]

指定したユーザーが見つかりませんでした。

指定したユーザーが外部認証サーバに登録されているか確認してください。

aa...aa : KDC

### KAPM15208-E (Windows の場合)

The specified password is invalid. (KDC = aa...aa)

[対処]

指定したパスワードが不正です。

指定したユーザーのパスワードを見直してください。

aa...aa : KDC

### KAPM15209-E (Windows の場合)

The time difference between servers exceeds the specified value in exauth.properties. (KDC = aa...aa)

[対処]

サーバ間の時間差が、exauth.properties で指定した値を超えています。

サーバ間でサーバの時刻を同期させてください。

aa...aa : KDC

### KAPM15210-E (Windows の場合)

The authentication user password has expired. (KDC = aa...aa)

[対処]

認証ユーザーのパスワードの期限が切れています。

指定したユーザーのパスワードを変更してください。

aa...aa : KDC

### KAPM15211-E (Windows の場合)

The authentication user account is invalid. (KDC = aa...aa)

[対処]

認証ユーザーのアカウントが無効です。  
外部認証サーバに登録したユーザーを有効にしてください。  
aa...aa : KDC

### KAPM15212-I (Windows の場合)

Check the DNS server to confirm the connection status.  
[対処]  
DNS サーバを参照して接続を確認します。

### KAPM15213-I (Windows の場合)

Use the default realm to confirm the connection status.  
[対処]  
デフォルトレルムで接続を確認します。

### KAPM15214-E (Windows の場合)

The command cannot be executed on the secondary server.  
[対処]  
セカンダリーサーバから実行することはできません。

### KAPM15215-E (Windows の場合)

Creation of the file failed. (file name = aa...aa)  
[対処]  
ファイルの作成に失敗しました。  
次の対処をしてください。

- ・ ファイルパスが適切か確認してください。
- ・ 指定したパスに対してファイルの作成権限があるかどうか確認してください。
- ・ 指定したファイル名と同じ名前のフォルダがないことを確認してください。

aa...aa : ファイル名

### KAPM15216-E (Windows の場合)

A syntax error occurred.  
[対処]  
シンタックスエラーが発生しました。  
直前のメッセージ KAPMxxxxx-E を参照してください。

### KAPM15217-W (Windows の場合)

The DBMS is not running.

[対処]

DBMS が起動していません。

DBMS が起動しているか確認してください。

### KAPM15218-W (Windows の場合)

The DBMS is blocked.

[対処]

DBMS が閉塞しています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15219-W (Windows の場合)

An error occurred while the DBMS was being accessed.

[対処]

DBMS へのアクセス中にエラーが発生しました。

DBMS, HBase Storage Mgmt Web Service, および HBase Storage Mgmt Common Service が起動していることを確認してください。起動している場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15220-W (Windows の場合)

The user to be authenticated was not found in the DBMS. (user id = aa...aa)

[対処]

DBMS に認証ユーザーが見つかりませんでした。

DBMS に aa...aa のユーザーが登録されていることを確認してください。

aa...aa：ユーザー ID

### KAPM15221-W (Windows の場合)

An unexpected error occurred on the DBMS.

[対処]

DBMS で予期しないエラーが発生しました。

再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15222-E (Windows の場合)

Acquisition of the KDC from aa...aa failed.

[対処]

aa...aa から KDC の取得に失敗しました。

次の対処をしてください。

- ・ レルム名が誤っていないか設定内容を確認してください。
- ・ レルム名に対応した KDC があることを確認してください。

aa...aa : レルム名

### KAPM15223-E (Windows の場合)

An unexpected error occurred. (KDC = aa...aa)

[対処]

予期しないエラーが発生しました。

再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa : KDC

### KAPM15224-W (Windows の場合)

The specified user is not registered in the DBMS as a user of the Kerberos authentication method. (user id = aa...aa)

[対処]

指定したユーザーは、Kerberos 認証方式のユーザーとして DBMS に登録されていません。

指定したユーザーの認証方式を Kerberos に変更するか、または新たに Kerberos 認証方式のユーザーを作成してください。

### KAPM15225-W (Windows の場合)

The configuration file contains a syntax error. (line number = aa...aa, value = bb...bb)

[対処]

設定ファイルに構文エラーがあります。

aa...aa 行目の bb...bb に構文エラーがあります。設定ファイルを見直して再実行してください。

aa...aa: 行番号

bb...bb: 値

### KAPM15226-E (Windows の場合)

An information search user is not registered. (aa...aa = bb...bb)

[対処]



情報検索用ユーザーが登録されていません。

bb...bb の情報検索用ユーザーを登録してください。

aa...aa：属性名

bb...bb：属性値

### KAPM15227-I (Windows の場合)

Group linkage is enabled.

[対処]

グループ連携が有効です。

### KAPM15228-W (Windows の場合)

The external authentication group was not linked to because an authentication user was found on the DBMS.

[対処]

DBMS に認証ユーザーが見つかったため、外部認証グループ連携は行いません。

外部認証グループ連携を行う場合は、Hitachi Storage Command Suite 製品に登録されていないユーザーを指定してください。

### KAPM15229-I (Windows の場合)

Group acquisition for the server will now be checked. (aa...aa = bb...bb, host = cc...cc, port = dd...dd, protocol = ee...ee)

[対処]

サーバに対してグループ取得をチェックします。

aa...aa：属性名

bb...bb：属性値

cc...cc：ホスト

dd...dd：ポート

ee...ee：プロトコル

### KAPM15230-I (Windows の場合)

Group acquisition was successful.

[対処]

グループ取得に成功しました。

### KAPM15231-E (Windows の場合)

Group acquisition failed.

[対処]

グループ取得に失敗しました。

次の対処をしてください。

- ・ 指定したユーザーにグループが登録されていることを確認してください。
- ・ exauth.properties に設定されている対応したサーバの basedn を見直してください。

### KAPM15232-E (Windows の場合)

The group was not registered.

[対処]

グループが登録されていませんでした。

指定したユーザーにグループを登録してください。または、グループが登録されているユーザーを指定してください。

### KAPM15233-E (Windows の場合)

On the DNS server,the SRV record corresponding to the domain name is not defined. (domain name = aa...aa)

[対処]

DNS サーバにドメイン名に対応する SRV レコードが定義されていません。

次の対処をしてください。

- ・ DNS サーバにドメイン名に対応した SRV レコードを定義してください。
- ・ ドメイン名が誤っていないか設定内容を確認してください。

aa...aa：ドメイン名称

### KAPM15234-I (Windows の場合)

The DNS server has been referenced. (aa...aa = bb...bb, domain name = cc...cc)

[対処]

DNS サーバを参照します。

aa...aa：属性名

bb...bb：属性値

cc..cc：ドメイン名称

### KAPM15235-E (Windows の場合)

A server error occurred. (aa...aa = bb...bb)

[対処]

サーバエラーが発生しました。

次の対処をしてください。

- 1.exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。
- 2.hcmdsldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。
- 3.StartTLS で通信するときは、SSL の設定を確認してください。
- 4.OCSP が有効な場合、証明書が有効であるか確認してください。
- 5.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：属性名

bb...bb：属性値

### KAPM15236-E (Windows の場合)

A check cannot be performed because the group definition is invalid.

[対処]

グループ定義が不正のためチェックできません。

auth.group.mapping の値を見直してから再実行してください。

### KAPM15237-I (Windows の場合)

Group acquisition was successful. (aa...aa = bb...bb)

[対処]

グループ取得に成功しました。

aa...aa：属性名

bb...bb：属性値

### KAPM15238-E (Windows の場合)

Group acquisition failed. (aa...aa = bb...bb)

[対処]

グループ取得に失敗しました。

次の対処をしてください。

- ・指定したユーザーにグループが登録されていることを確認してください。
- ・exauth.properties に設定されている対応したサーバの basedn を見直してください。

aa...aa：属性名

bb...bb：属性値

### KAPM15239-E (Windows の場合)

The group was not registered. (aa...aa = bb...bb)

[対処]

グループが登録されていませんでした。

指定したユーザーにグループを登録してください。または、グループが登録されているユーザーを指定してください。

aa...aa：属性名

bb...bb：属性値

### KAPM15240-E (Windows の場合)

On the DNS server,the SRV record corresponding to the domain name is not defined. (aa...aa = bb...bb)

[対処]

DNS サーバにドメイン名に対応する SRV レコードが定義されていません。

次の対処をしてください。

- ・ DNS サーバにドメイン名に対応した SRV レコードを定義してください。
- ・ ドメイン名が誤っていないか設定内容を確認してください。

aa...aa：属性名

bb...bb：属性値

### KAPM15241-E (Windows の場合)

An attempt to connect to the DNS server failed. (aa...aa = bb...bb)

[対処]

DNS サーバとの接続に失敗しました。

DNS サーバの設定内容を見直してください。

aa...aa：属性名

bb...bb：属性値

### KAPM15242-E (Windows の場合)

An unexpected error occurred on the DNS server. (aa...aa = bb...bb)

[対処]

DNS サーバで予期しないエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：属性名

bb...bb：属性値

### KAPM15243-E (Windows の場合)

The common items cannot be checked because they are not set correctly.

[対処]

共通項目が正しく設定されていないため、チェックできません。

共通項目の設定を見直して、再度実行してください。

### KAPM15244-I (Windows の場合)

The connection for realm aa...aa was checked.

[対処]

レルム aa...aa に関して接続を確認しました。

aa...aa：レルム名

### KAPM15245-I (Windows の場合)

A connection was successfully established. (aa...aa = bb...bb)

[対処]

接続に成功しました。

aa...aa：属性名

bb...bb：属性値

### KAPM15246-E (Windows の場合)

A connection attempt has failed. (aa...aa = bb...bb)

[対処]

接続に失敗しました。

外部認証サーバが正しく動作していることを確認したあと、次の対処をしてください。

LDAP の場合：

- 1.exauth.properties に設定されているホスト名または IP アドレス、ポート、およびプロトコルが正しいか確認してください。
- 2.ネットワークが正しく接続されているか確認してください。
- 3.ファイアウォールの設定を確認してください。
- 4.LDAP ディレクトリサーバが LDAPv3 プロトコルに対応（準拠）しているか確認してください。
- 5.StartTLS で通信するときは、SSL の設定内容を見直してください。StartTLS では、IP アドレスではなくホスト名を指定してください。
- 6.OCSP が有効な場合、証明書が有効であるか確認してください。
- 7.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

RADIUS の場合：

- 1.exauth.properties に設定されているホスト名または IP アドレス、ポート、およびプロトコルが正しいか確認してください。
- 2.外部認証サーバに設定したクライアントのシークレットと、クライアントで設定したシークレットを確認して、再設定してください。
- 3.ネットワークが正しく接続されているか確認してください。
- 4.ファイアウォールの設定を確認してください。
- 5.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：属性名

bb...bb：属性値

### KAPM15247-E (Windows の場合)

Authentication of the user account used for information searching has failed. (aa...aa = bb...bb)

[対処]

情報検索用のユーザーアカウントの認証に失敗しました。

次の対処をしてください。

LDAP 階層構造モデルの場合：

- ・情報検索用のユーザーアカウントの DN とパスワードを見直してから、hcmdsldapuser コマンドを再実行してください。

LDAP フラットモデルの場合：

- ・hcmdsldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていないことを確認してください。

aa...aa：属性名

bb...bb：属性値

### KAPM15248-E (Windows の場合)

The DN of the user account used for information searching was not found. (aa...aa = bb...bb)

[対処]

情報検索用のユーザーアカウントの DN が見つかりませんでした。

次の対処をしてください。

LDAP 階層構造モデルの場合：

- ・情報検索用のユーザーアカウントの DN を見直してから、hcmdsldapuser コマンドを再実行してください。

LDAP フラットモデルの場合：

- ・hcmdsldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていないことを確認してください。

aa...aa：属性名

bb...bb：属性値

### KAPM15249-E (Windows の場合)

Authentication of the specified user has failed. (aa...aa = bb...bb)

[対処]

指定したユーザーの認証に失敗しました。

次の対処をしてください。

LDAP の場合：

1.指定したユーザーを見直してください。ユーザーには、DN 形式ではなくユーザー名だけ指定してください。

2.指定したユーザーのパスワードを見直してください。

3.指定したユーザーが外部認証サーバに登録されていて、かつ有効になっているか確認してください。

4.exauth.properties に設定されている対応したサーバの basedn または attr を見直してください。

5.LDAP 階層構造モデルの場合、次の対処をしてください。

- ・ hcmsldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

- ・ 情報検索用ユーザーに権限があるかどうか確認してください。

6.LDAP フラットモデルの場合、hcmsldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていないことを確認してください。

7.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

RADIUS の場合：

1.指定したユーザーを見直してください。

2.指定したユーザーのパスワードを見直してください。

3.指定したユーザーが外部認証サーバに登録されていて、かつ有効になっているか確認してください。

4.PAP または CHAP の設定が、有効になっているか確認してください。

5.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：属性名

bb...bb：属性値

### KAPM15250-E (Windows の場合)

The specified user was not found. (aa...aa = bb...bb)

[対処]

指定したユーザーが見つかりませんでした。

次の対処をしてください。

- 1.指定したユーザーを見直してください。ユーザーには、DN 形式ではなくユーザー名だけ指定してください。
  - 2.指定したユーザーが外部認証サーバに登録されていて、かつ有効になっているか確認してください。
  - 3.exauth.properties に設定されている対応したサーバの basedn または, attr を見直してください。
  - 4.LDAP 階層構造モデルの場合、次の対処をしてください。
    - ・ hcmdsldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。
    - ・ 情報検索用ユーザーに権限があるかどうか確認してください。
  - 5.LDAP フラットモデルの場合、 hcmdsldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていないことを確認してください。
  - 6.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
- aa...aa：属性名  
bb...bb：属性値

### KAPM15251-E (Windows の場合)

The specified user was not found. (aa...aa = bb...bb)

[対処]

指定したユーザーが見つかりませんでした。

次の対処をしてください。

- 1.指定したユーザーが外部認証サーバに登録されているか確認してください。
- 2.exauth.properties に設定されている対応したサーバの basedn または attr を見直してください。
- 3.LDAP 階層構造モデルの場合、次の対処をしてください。
  - ・ hcmdsldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。
  - ・ 情報検索用ユーザーに権限があるかどうか確認してください。

aa...aa：属性名

bb...bb：属性値

### KAPM15252-E (Windows の場合)

A dn value is invalid. (aa...aa = bb...bb)

[対処]

DN の値が不正です。

次の対処をしてください。

- 1.exauth.properties に設定されている対応したサーバの basedn を見直してください。
- 2.hcmdsldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されている場合、次の対処をしてください。



・ hcmdslldapuser コマンドの DN オプションに指定した値を見直してください。

aa...aa：属性名

bb...bb：属性値

### KAPM15253-E (Windows の場合)

The JP1/Base connection could not be verified because the authentication user was not found in the DBMS.

[対処]

DBMS に認証ユーザーが見つかったため、JP1/Base への接続確認は行いません。

指定したユーザーを Suite 製品の DBMS から削除するか、Suite 製品の DB に登録されていないユーザーを指定してください。

### KAPM15254-E (Windows の場合)

HiCommand Base does not support this version of JP1/Base.

[対処]

JP1/Base は、未サポートのバージョンです。

JP1/Base10-00 以上を使用してください。

### KAPM15255-E (Windows の場合)

Acquisition of the JP1/Base version failed.

[対処]

JP1/Base のバージョンの取得に失敗しました。

プライマリーサーバにインストールされた JP1/Base が、正しく稼働していることを確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15256-E (Windows の場合)

An attempt to connect to JP1/Base failed.

[対処]

JP1/Base への接続に失敗しました。

プライマリーサーバにインストールされた JP1/Base が、正しく稼働していることを確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15257-E (Windows の場合)

JP1/Base initialization failed.

[対処]

JP1/Base の初期化に失敗しました。

プライマリーサーバにインストールされた JP1/Base が、正しく稼働していることを確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15258-I (Windows の場合)

The JP1/Base connection will now be checked.

[対処]

JP1/Base への接続チェックをします。

### KAPM15259-I (Windows の場合)

The JP1/Base connection was successfully checked.

[対処]

JP1/Base への接続チェックが成功しました。

### KAPM15260-E (Windows の場合)

JP1/Base user authentication failed.

[対処]

JP1/Base でユーザーの認証に失敗しました。

正しいユーザー ID またはパスワードを指定してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15261-E (Windows の場合)

JP1/Base authentication failed because the user ID or password is incorrect.

[対処]

ユーザー ID またはパスワードが異なるため、JP1/Base で認証に失敗しました。

正しいユーザー ID またはパスワードを指定してください。

### KAPM15262-I (Windows の場合)

HiCommand Base will now check whether user permission information can be acquired from JP1/Base.

[対処]

JP1/Base からユーザーの権限情報の取得確認を行います。

### KAPM15263-I (Windows の場合)

User permission information was successfully acquired from JP1/Base.

[対処]

JP1/Base からユーザーの権限情報の取得に成功しました。

### KAPM15264-E (Windows の場合)

Permissions have not been assigned to the user in JP1/Base.

[対処]

JP1/Base でユーザーに権限が付与されていません。

JP1/Base でユーザーに権限を付与してください。

### KAPM15265-E (Windows の場合)

JP1/Base is not installed.

[対処]

JP1/Base がインストールされていません。

プライマリーサーバと同一ホスト上に JP1/Base をインストールしてください。

### KAPM15266-E (Windows の場合)

Acquisition of user permission information from JP1/Base failed.

[対処]

JP1/Base からユーザーの権限情報の取得に失敗しました。

再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15267-E (Windows の場合)

This JP1/Base version is not supported.

[対処]

このバージョンの JP1/Base は未サポートです。

JP1/Base10-00 以上を使用してください。

### KAPM15268-I (Windows の場合)

The user permission information will now be acquired from JP1/Base and checked.

[対処]

JP1/Base からユーザーの権限情報を取得して確認します。

### KAPM15300-I (Windows の場合)

hcmdslicense3 コマンドを開始しました。

[対処]

hcmdslicense3 コマンドを開始しました。

### KAPM15301-I (Windows の場合)

hcmdslicense3 コマンドが成功しました。

[対処]

hcmdslicense3 コマンドが成功しました。

### KAPM15302-E (Windows の場合)

hcmdslicense3 コマンドが失敗しました。

[対処]

hcmdslicense3 コマンドが失敗しました。

### KAPM15303-I (Windows の場合)

aa...aa 関数を開始しました。

[対処]

関数が開始されました。

aa...aa：関数名

### KAPM15304-I (Windows の場合)

aa...aa 関数が終了しました。

[対処]

関数が終了しました。

aa...aa：関数名

### KAPM15305-E (Windows の場合)

インストールパスの取得に失敗しました。

[対処]

インストールパスの取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15306-E (Windows の場合)

オプションが不正です。

[対処]

コマンドのオプションが不正です。

オプションを確認してください。

### KAPM15307-E (Windows の場合)

ログファイルパス格納用のメモリ確保に失敗しました。

[対処]

ログファイルパス格納用のメモリ確保に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15308-E (Windows の場合)

ログの初期化に失敗しました。

[対処]

ログの初期化に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15309-I (Windows の場合)

ライセンスの表示が成功しました。

[対処]

ライセンスの表示が成功しました。

### KAPM15310-E (Windows の場合)

ライセンスの表示に失敗しました。

[対処]

ライセンスの表示に失敗しました。

### KAPM15311-E (Windows の場合)

エンコードに失敗しました。

[対処]

エンコードに失敗しました。

### KAPM15312-E (Windows の場合)

デコードに失敗しました。

[対処]

デコードに失敗しました。

### KAPM15313-I (Windows の場合)

ライセンス登録処理を開始しました。

[対処]

ライセンス登録処理を開始しました。

### KAPM15314-I (Windows の場合)

ライセンス削除処理を開始しました。

[対処]

ライセンス削除処理を開始しました。

### KAPM15315-I (Windows の場合)

ライセンス表示処理を開始しました。

[対処]

ライセンス表示処理を開始しました。

### KAPM15316-I (Windows の場合)

ライセンスリセット処理を開始しました。

[対処]

ライセンスリセット処理を開始しました。

### KAPM15317-E (Windows の場合)

入力した総容量ライセンスはサポートしていません。

[対処]

入力した総容量ライセンスはサポートしていません。

有効なライセンスを入力してください。

### KAPM15318-E (Windows の場合)

入力したサーバ容量ライセンスはサポートしていません。

[対処]

入力したサーバ容量ライセンスはサポートしていません。

有効なライセンスを入力してください。

### KAPM15319-I (Windows の場合)

ライセンスキーを処理しました。(識別子 = aa...aa, 番号 = bb...bb)

[対処]

処理されたライセンス情報。

aa...aa : 識別子

bb...bb : 番号

### KAPM15320-I (Windows の場合)

aa...aa

[対処]

コマンドに指定したオプションが表示されます。

aa...aa : コマンドライン引数

### KAPM15321-E (Windows の場合)

A memory allocation error occurred.

[対処]

メモリー確保エラーが発生しました。

再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15322-E (Windows の場合)

Exclusion processing failed. (function = aa...aa, detailed error code = bb...bb)

[対処]

排他処理が失敗しました。

再度実行してください。それでも問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決に、詳細な調査が必要です。

障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : 関数名

bb...bb : 詳細なエラーコード

### KAPM15323-E (Windows の場合)

Exclusive control has failed.

[対処]

排他制御に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15324-E (Windows の場合)

Information related to the exclusion control failure will be output. (function name = aa...aa, detailed error code = bb...bb, processing time = cc...cc)

[対処]

排他制御の失敗に関する情報を出力します。

直前のメッセージに従って対処してください。

aa...aa：関数名

bb...bb：詳細なエラーコード

cc...cc：処理時間

### KAPM15325-E (Windows の場合)

An attempt to release the lock failed.

[対処]

排他の解除に失敗しました

再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15330-I (Windows の場合)

処理が正常に終了しました。(aa...aa : bb...bb) cc...cc

[対処]

処理が正常に終了しました。

aa...aa：リターンコード

bb...bb：エラーコード

cc...cc：ライセンス情報

### KAPM15331-E (Windows の場合)

システム環境が不正です。

[対処]

システム環境が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。



### KAPM15332-E (Windows の場合)

ライセンスの有効期間が満了しています。

[対処]

ライセンスの有効期間が満了しています。

有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを入力してください。

### KAPM15333-E (Windows の場合)

入力したライセンスキーが不正です。(aa...aa : bb...bb) cc...cc

[対処]

入力したライセンスキーが不正です。

有効なライセンスキーを入力してください。

aa...aa：リターンコード

bb...bb：エラーコード

cc...cc：ライセンス情報

### KAPM15334-E (Windows の場合)

入力したライセンスキーファイルがありません。

[対処]

入力したライセンスキーファイルがありません。

有効なライセンスキーファイルを入力してください。

### KAPM15335-E (Windows の場合)

入力されたライセンスキーファイルが不正です。

[対処]

入力されたライセンスキーファイルが不正です。

有効なライセンスキーファイルを入力してください。

### KAPM15336-E (Windows の場合)

ライセンスキーファイルに、処理の対象となるライセンスキーがありません。

[対処]

ライセンスキーファイルに、処理の対象となるライセンスキーがありません。

有効なライセンスキーファイルを入力してください。

### KAPM15337-E (Windows の場合)

削除すべきライセンスが存在しません。

[対処]

削除するライセンスがありません。  
削除するライセンスを指定し直してください。

### KAPM15338-E (Windows の場合)

入力した Subscription ライセンスの有効期限が切れています。

[対処]

入力した Subscription ライセンスの有効期限が切れています。  
有効な Subscription ライセンスを入力してください。

### KAPM15400-I (Windows の場合)

A Daemon will now start.

[対処]

常駐プロセスを起動します。

### KAPM15401-I (Windows の場合)

A Daemon has stopped.

[対処]

常駐プロセスを停止しました。

### KAPM15402-E (Windows の場合)

A Daemon has terminated abnormally. Code=[aa...aa]

[対処]

常駐プロセスが異常終了しました。 Code=[aa...aa]

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：常駐プロセスの終了コード

### KAPM15411-I (Windows の場合)

hcmdssvlog [aa...aa]{,[bb...bb],.....[.....]}

[対処]

コマンドに指定されたオプションを表示します。

aa...aa：コマンドライン引数

bb...bb：コマンドライン引数

### KAPM15417-E (Windows の場合)

An option is invalid. Code=[aa...aa], Data=[bb...bb]

[対処]

オプションの指定に誤りがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：発生箇所を示すコード

bb...bb：発生したオプションや値

### KAPM15418-E (Windows の場合)

An unexpected exception occurred.

[対処]

予期しない例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15422-E (Windows の場合)

The option is invalid.

[対処]

オプションの指定に誤りがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15423-E (Windows の場合)

The specified value of option is invalid. (option = aa...aa)

[対処]

オプションに指定した値に誤りがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：オプション名

### KAPM15424-E (Windows の場合)

The directory aa...aa does not exist.

[対処]

指定したディレクトリ aa...aa がありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ディレクトリ名

### KAPM15425-E (Windows の場合)

A file with the same name as the specified directory already exists. (file = aa...aa)

[対処]

ディレクトリに指定した文字列と同じ名前のファイルがあるため、この名前は指定できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM15426-E (Windows の場合)

The license information file does not exist in the specified directory. (license information file = aa...aa)

[対処]

指定したディレクトリには、ライセンス情報ファイルがありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ライセンス情報ファイル名

### KAPM15427-E (Windows の場合)

The license information file cannot be accessed. (license information file = aa...aa)

[対処]

ライセンス情報ファイルにアクセスできません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ライセンス情報ファイル名

### KAPM15428-E (Windows の場合)

The license information file might be corrupted. (license information file = aa...aa)

[対処]

ライセンス情報ファイルが壊れているおそれがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ライセンス情報ファイル名

### KAPM15429-E (Windows の場合)

The license information file at the transfer destination cannot be accessed. (license information file = aa...aa)

[対処]

移行先のライセンス情報ファイルにアクセスできません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ライセンス情報ファイル名

### KAPM15430-E (Windows の場合)

An attempt to write to the license information file failed. (license information file = aa...aa)

[対処]

ライセンス情報ファイルの書き込みに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ライセンス情報ファイル名

### KAPM15431-E (Windows の場合)

Comparison of the license definition files at the transfer source and transfer destination failed.

[対処]

移行元と移行先のライセンス情報ファイルが比較できなかったため、ライセンスの移行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15433-E (Windows の場合)

An attempt to give the license information file the hidden attribute failed.

[対処]

ライセンス情報ファイルの属性を変更できなかったため、ライセンスの移行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15434-E (Windows の場合)

An attempt to transfer license information in the DKC\_info format failed.

[対処]

DKC\_info 形式のライセンス情報の移行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15435-E (Windows の場合)

The numbers of license information items on the transfer source and the transfer destination do not match. (transfer source = aa...aa, transfer destination = bb...bb)

[対処]

移行先のライセンス情報の数が、移行元のライセンス情報の数と一致しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：移行元のライセンス情報の数

bb...bb：移行先のライセンス情報の数

### KAPM15436-E (Windows の場合)

The status lines of the license information files at the transfer source and transfer destination do not match. (line number = aa...aa)

[対処]

移行先のライセンス情報の内容が、移行元のライセンス情報の内容と一致しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：移行元のライセンス情報ファイルの行番号

### KAPM15437-E (Windows の場合)

The PPID values of the transfer source and transfer destination do not match. (transfer source = aa...aa, transfer destination = bb...bb)

[対処]

移行先の PPID の値が、移行元の PPID の値と一致しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：移行元の PPID の値

bb...bb：移行先の PPID の値

### KAPM15438-E (Windows の場合)

The device numbers of the transfer source and transfer destination do not match. (transfer source = aa...aa, transfer destination = bb...bb)

[対処]

移行先の DKC 製番が、移行元の DKC 製番と一致しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：移行元の DKC 製番

bb...bb：移行先の DKC 製番

### KAPM15439-E (Windows の場合)

The license key types of the transfer source and the transfer destination do not match.  
(transfer source = aa...aa, transfer destination = bb...bb)

[対処]

移行先のライセンスキー種別が、移行元のライセンスキー種別と一致しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：移行元のライセンスキー種別

bb...bb：移行先のライセンスキー種別

### KAPM15440-E (Windows の場合)

The device types of the transfer source and the transfer destination do not match. (transfer source = aa...aa, transfer destination = bb...bb)

[対処]

移行先の装置種別が、移行元の装置種別と一致しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：移行元の装置種別

bb...bb：移行先の装置種別

### KAPM15442-E (Windows の場合)

The license capacities of the transfer source and the transfer destination do not match.  
(transfer source = aa...aa, transfer destination = bb...bb)

[対処]

移行先のライセンス容量が、移行元のライセンス容量と一致しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：移行元のライセンス容量

bb...bb：移行先のライセンス容量

### KAPM15443-E (Windows の場合)

The expiration dates of the transfer source and the transfer destination do not match. (transfer source = aa...aa, transfer destination = bb...bb)

[対処]

移行先の満了日付が、移行元の満了日付と一致しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：移行元の満了日付

bb...bb：移行先の満了日付

### KAPM15444-E (Windows の場合)

The serial numbers of the transfer source and the transfer destination do not match. (transfer source = aa...aa, transfer destination = bb...bb)

[対処]

移行先のシリアル番号が、移行元のシリアル番号と一致しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：移行元のシリアル番号

bb...bb：移行先のシリアル番号

### KAPM15445-E (Windows の場合)

The license information file at the transfer destination cannot be accessed. (type = aa...aa)

[対処]

移行先のライセンス情報ファイルにアクセスできません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：製品名

### KAPM15446-E (Windows の場合)

The license information file at the transfer destination might be corrupted. (type = aa...aa)

[対処]

移行先のライセンス情報ファイルが壊れているおそれがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：製品名



### KAPM15447-E (Windows の場合)

Execution of the hcmdssethidenfile command failed.

[対処]

hcmdssethidenfile コマンドの実行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15448-I (Windows の場合)

The hcmdslicenseconvert command ended normally.

[対処]

hcmdslicenseconvert コマンドは正常終了しました。

### KAPM15449-E (Windows の場合)

An unexpected exception occurred.

[対処]

予期しない例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15450-I (Windows の場合)

```
hcmdslicenseconvert [aa...aa]{,[bb...bb],.....[.....]}
```

[対処]

コマンドに指定されたコマンドライン引数を表示します。

aa...aa：コマンドライン引数

bb...bb：コマンドライン引数

### KAPM15451-E (Windows の場合)

An attempt to transfer a license failed because the fixed character string inserted into the license information file on the transfer destination was invalid.

[対処]

移行先のライセンス情報ファイルに挿入された固定文字列の内容が誤っているため、ライセンスの移行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15452-I (Windows の場合)

License information before migration: aa...aa

[対処]

移行前のライセンス情報です。

aa...aa：ライセンス情報

### KAPM15460-I (Windows の場合)

The hcmdschgjdk command started.

[対処]

hcmdschgjdk コマンドを開始しました。

### KAPM15461-I (Windows の場合)

The hcmdschgjdk command successfully ended.

[対処]

hcmdschgjdk コマンドが成功しました。

### KAPM15462-E (Windows の場合)

The hcmdschgjdk command failed.

[対処]

hcmdschgjdk コマンドが失敗しました。

### KAPM15463-I (Windows の場合)

The aa...aa function started.

[対処]

関数が開始されました。

aa...aa：関数名

### KAPM15464-I (Windows の場合)

The aa...aa function ended.

[対処]

関数が終了しました。

aa...aa：関数名

### KAPM15465-E (Windows の場合)

Acquisition of the installation path failed.

[対処]

インストールパスの取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15466-E (Windows の場合)

One or more options are invalid.

[対処]

コマンドのオプションが不正です。

オプションを確認してください。

### KAPM15467-E (Windows の場合)

Allocation of memory to store the log file path failed.

[対処]

ログファイルパス格納用のメモリ確保に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15468-E (Windows の場合)

Log initialization failed.

[対処]

ログの初期化に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15469-E (Windows の場合)

An internal error occurred.

[対処]

内部エラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15470-E (Windows の場合)

A fatal error occurred.

[対処]

致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM15471-I (Windows の場合)

The hcmschgjdk command ended.

[対処]

hcmschgjdk コマンドが終了しました。

#### KAPM15472-I (Windows の場合)

The JDK being used was changed.

[対処]

使用する JDK を変更しました。

#### KAPM15473-I (Windows の場合)

The JDK being used was not changed.

[対処]

使用する JDK は変更されませんでした。

#### KAPM15474-E (Windows の場合)

The platform is not supported.

[対処]

対応プラットフォームではありません。

#### KAPM15475-E (Windows の場合)

Creation of a symbolic link failed.

[対処]

シンボリックリンクの作成に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM15476-W (Windows の場合)

A JDK could not be detected from the installation information of this OS.

[対処]

この OS のインストール情報から JDK を検出できませんでした。

この OS のインストール情報から JDK を検出できませんでした。

OS が Solaris または Linux の場合、Oracle JDK のインストール先をデフォルトから変更していると、Oracle JDK のインストール先を取得できないため、JDK の選択画面に Oracle JDK は表示されません。

使用する JDK を変更する場合は、「Use the Java Development Kit bundled with the product」または「Set the installation path to a Java Development Kit」を選択してください。

### KAPM15477-E (Windows の場合)

Detection of a JDK failed.

[対処]

インストールされている JDK の検出に失敗しました。

JDK のインストール状態を確認してください。それでも問題が解決しない場合は、JDK のインストールパスを直接指定してください。

### KAPM15478-I (Windows の場合)

JDK version = aa...aa

[対処]

JDK のバージョンを示します。

aa...aa : JDK のバージョン

### KAPM15479-I (Windows の場合)

JDK currently being used: name = aa...aa

[対処]

現在使用している JDK を示します。

aa...aa : JDK の種別を表す文字列

### KAPM15480-I (Windows の場合)

Selected JDK: name = aa...aa, installation path = bb...bb

[対処]

選択された JDK を示します。

aa...aa : JDK の種別を表す文字列

bb...bb : JDK のインストールパス

### KAPM15481-E (Windows の場合)

The file "aa...aa" does not exist.

[対処]

ファイルが存在しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM15482-E (Windows の場合)

Execution of the aa...aa command failed.

[対処]

コマンドの実行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：コマンド名

### KAPM15483-I (Windows の場合)

Enter the number of the JDK to use.

[対処]

使用する JDK の番号を入力してください。

### KAPM15484-I (Windows の場合)

JDK currently being used: aa...aa

[対処]

現在使用している JDK を示します。

aa...aa：JDK の種別を表す文字列

### KAPM15485-I (Windows の場合)

Enter the JDK installation path.

[対処]

JDK がインストールされているパスを入力してください。

### KAPM15486-I (Windows の場合)

To maintain the current settings, do not enter anything, and then press [Enter].

[対処]

設定を変更しない場合は、何も入力しないで [Enter] キーを押してしてください。

### KAPM15487-I (Windows の場合)

Bundled JDK

[対処]

バンドル版の JDK を示す文字列です。

### KAPM15488-I (Windows の場合)

Enter the JDK installation path.

[対処]

JDK のインストールパスを入力する。

### KAPM15489-E (Windows の場合)

The specified value is invalid.

[対処]

入力した値は不正です。

入力する値を確認してください。

### KAPM15490-E (Windows の場合)

The specified JDK could not be used.

[対処]

指定した JDK は使用できませんでした。

JDK のインストール状態を確認してください。

### KAPM15491-I (Windows の場合)

Detected JDK: name = aa...aa, installation path = bb...bb

[対処]

検出された JDK を示します。

aa...aa : JDK の種別を表す文字列

bb...bb : JDK のインストールパス

### KAPM15492-E (Windows の場合)

The file system at the installation destination is not NTFS.

[対処]

インストール先のファイルシステムが NTFS ではありません。

### KAPM15493-E (Windows の場合)

An error occurred during execution of the aa...aa command.

[対処]

コマンドでエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：コマンド名

### KAPM15494-E (Windows の場合)

An attempt to copy from the file "aa...aa" to the file "bb...bb" failed.

[対処]

ファイルのコピーに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：コピー元ファイル名

bb...bb：コピー先ファイル名

### KAPM15495-E (Windows の場合)

An attempt to edit the file "aa...aa" failed.

[対処]

ファイルの編集に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM15496-I (Windows の場合)

The command was executed. (command name = aa...aa, return code = bb...bb)

[対処]

コマンドを実行しました。

aa...aa：コマンド名

bb...bb：リターンコード

### KAPM15497-E (Windows の場合)

A memory allocation error occurred.

[対処]

メモリの確保に失敗しました。

再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。



### KAPM15500-I (Windows の場合)

Execution of the "aa...aa" command has started.

[対処]

aa...aa コマンドの処理を開始しました。

aa...aa：コマンド名

### KAPM15501-I (Windows の場合)

The command was executed. (command name = aa...aa, return code = bb...bb)

[対処]

コマンドを実行しました。

aa...aa：コマンド名

bb...bb：リターンコード

### KAPM15502-E (Windows の場合)

The error has occurred in aa...aa command. code=bb...bb

[対処]

aa...aa コマンドの実行時にエラーが発生しました。

コマンドの指定に誤りがないことを確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：コマンド

bb...bb：エラーコード

### KAPM15503-I (Windows の場合)

aa...aa

[対処]

コマンドに指定したオプションが表示されます。

aa...aa：コマンドライン引数

### KAPM15504-E (Windows の場合)

An error occurred in an internal function. (function = aa...aa, error code = bb...bb)

[対処]

内部関数でエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：関数

bb...bb：エラーコード

### KAPM15505-E (Windows の場合)

Log initialization failed.

[対処]

ログの初期化に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15506-E (Windows の場合)

Acquisition of the installation path failed.

[対処]

インストールパスの取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15507-E (Windows の場合)

Allocation of memory to store the log file path failed.

[対処]

ログファイルパス格納用のメモリ確保に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15510-I (Windows の場合)

The hcmsdbpdl command ended successfully.

[対処]

hcmsdbpdl コマンドが終了しました。

### KAPM15511-E (Windows の場合)

Execution of the hcmsdbpdl command failed.

[対処]

hcmsdbpdl コマンドが失敗しました。

直前のメッセージ KAPMxxxxx-E を参照してください。

### KAPM15512-E (Windows の場合)

An option is invalid.

[対処]

オプションが不正です。

正しいオプションを指定してコマンドを再実行してください。

### KAPM15513-E (Windows の場合)

The directory does not exist. (directory path = aa...aa)

[対処]

ディレクトリがありません。

ディレクトリがあるか確認してください。

aa...aa：ディレクトリのパス

### KAPM15514-E (Windows の場合)

Hitachi Command Suite Common Component has not been installed.

[対処]

Hitachi Command Suite 共通コンポーネントがインストールされていません。

Hitachi Command Suite 共通コンポーネントがインストールされていることを確認してください。

### KAPM15515-E (Windows の場合)

Execution of the pdls command failed.

[対処]

pdls コマンドが失敗しました。

DBMS を起動してください。

DBMS がすでに起動している場合は、原因究明と問題の解決に、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15516-I (Windows の場合)

The pdls command execution results: aa...aa

[対処]

pdls コマンドの実行結果です。

aa...aa：実行するコマンドの画面出力

### KAPM15517-I (Windows の場合)

The hcmsdbpdls command has started.

[対処]

hcmdsdbpdlis コマンドを開始しました。

### KAPM15518-I (Windows の場合)

A connection with HiRDB has been established.

[対処]

HiRDB への接続がありました。

### KAPM15519-I (Windows の場合)

A connection with HiRDB has not been established.

[対処]

HiRDB への接続がありませんでした。

### KAPM15520-E (Windows の場合)

An attempt to output a file has failed. (file path = aa...aa)

[対処]

An attempt to output a file has failed.

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイルのパス

### KAPM15521-E (Windows の場合)

The path is not an absolute path. (file path = aa...aa)

[対処]

The path is not an absolute path. (file path = aa...aa)

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイルのパス

### KAPM15522-E (Windows の場合)

Acquisition of the HiCommand Base installation path failed.

[対処]

HiCommand Base のインストールディレクトリの取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15523-E (Windows の場合)

An attempt to set the environment variable has failed.

[対処]

環境変数の設定に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15524-W (Windows の場合)

An attempt to delete the file failed. (file path = aa...aa)

[対処]

ファイルの削除に失敗しました。

次のことを確認したあと、手動で CSV ファイルを削除してください。

- ・ファイルが使用中でないか
- ・アクセス権は正しいか

aa...aa：ファイルのパス

### KAPM15525-E (Windows の場合)

An attempt to delete the file to which the HiRDB connection status is output failed. (file path = aa...aa)

[対処]

HiRDB の接続状態を出力するファイルの削除に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイルのパス

### KAPM15526-E (Windows の場合)

Analysis of the pdls results failed.

[対処]

pdls 結果の解析に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15527-E (Windows の場合)

Memory allocation failed.

[対処]

メモリの確保に失敗しました。

再度実行してください。それでも問題が解決しない場合は、保守情報を取得し、問い合わせ窓口に連絡してください。

### KAPM15528-E (Windows の場合)

An error occurred in an internal function. (function = aa...aa, error code = bb...bb)

[対処]

内部関数でエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：関数

bb...bb：エラーコード

### KAPM15529-E (Windows の場合)

One or more arguments specified for the hcndsPutenv function are invalid.

[対処]

hcndsPutenv 関数に指定した引数が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15530-W (Windows の場合)

An attempt to output the execution results of the pdls command to the log file failed.

[対処]

pdls コマンドの実行結果をログファイルに出力することに失敗しました。

### KAPM15550-E (Windows の場合)

Acquisition of the version of aa...aa failed.

[対処]

製品のバージョン情報取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：製品名称

### KAPM15551-E (Windows の場合)

The system environment is invalid.

[対処]

システム環境が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15552-E (Windows の場合)

Reading of the file failed. (file name = aa...aa)

[対処]

ファイルの読み込みに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイルのパス

### KAPM15553-E (Windows の場合)

The product version of the backup is different from the product version of the current environment.

[対処]

hcmsddb コマンドのバックアップデータに含まれる製品のバージョンとリストア環境の製品バージョンが異なります。

リストア先の製品のバージョンを、バックアップ時の製品のバージョンと同じにしてから、コマンドを再実行してください。

それでも問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決に、詳細な調査が必要です。

障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15554-W (Windows の場合)

Deletion of a file failed. (file name = aa...aa)

[対処]

このコマンドで使用する一時ファイルの削除に失敗しました。

ファイルがある場合は、次のことを確認してください。

- ・ファイルが使用中でないか
- ・アクセス権は正しいか

そのあと、手動でファイルを削除してから、コマンドを再実行してください。

それでも問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決に、詳細な調査が必要です。

障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイルのパス

### KAPM15555-W (Windows の場合)

Deletion of a directory failed. (directory name = aa...aa)

#### [対処]

このコマンドで使用する一時ディレクトリの削除に失敗しました。

ディレクトリがある場合は、次のことを確認してください。

- ・ディレクトリが使用中でないか
- ・アクセス権は正しいか

そのあと、手動でディレクトリを削除してから、コマンドを再実行してください。

それでも問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決に、詳細な調査が必要です。

障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：ディレクトリのパス

### KAPM15556-W (Windows の場合)

Creation of a directory failed. (directory name = aa...aa)

#### [対処]

このコマンドで使用する一時ディレクトリの作成に失敗しました。

次のことを確認したあと、コマンドを再実行してください。それでも問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決に、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

- ・アクセス権は正しいか

aa...aa：ディレクトリのパス

### KAPM15557-E (Windows の場合)

The configuration of the product when it was backed up is different from the configuration of the product in the current environment.

#### [対処]

バックアップ時の製品の構成と現在の環境の製品の構成が異なります。

リストア先の製品の構成を、バックアップ時の製品の構成と同じにしてから、コマンドを再実行してください。

それでも問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決に、詳細な調査が必要です。

障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15560-I (Windows の場合)

The host name was changed successfully. (before = aa...aa, after = bb...bb)

#### [対処]

ホスト名の変更に成功しました。

aa...aa：変更前のホスト名

bb...bb：変更後のホスト名



### KAPM15561-I (Windows の場合)

The set host name will now be displayed. (host name = aa...aa)

[対処]

設定されているホスト名を表示します。

aa...aa：ホスト名

### KAPM15562-E (Windows の場合)

One or more arguments are invalid.

[対処]

引数が不正です。

引数を確認してください。

### KAPM15563-E (Windows の場合)

The specified host name is invalid.

[対処]

指定したホスト名が不正です。

指定したホスト名を確認してください。

### KAPM15564-E (Windows の場合)

The configuration file could not be accessed.

[対処]

設定ファイルにアクセスできませんでした。

次のことを確認してください。

- ・ httpsd.conf ファイルが存在しているか
- ・ httpsd.conf ファイルが使用中でないか
- ・ httpsd.conf ファイルの作成ディレクトリは適切か

### KAPM15565-E (Windows の場合)

The configuration file format is invalid.

[対処]

設定ファイルの形式が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15566-E (Windows の場合)

An unexpected error occurred.

[対処]

予期しないエラーが発生しました。

再度実行してください。それでも問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決に、詳細な調査が必要です。

障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15567-E (Windows の場合)

An attempt to acquire the installation path has failed.

[対処]

インストールパスの取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15568-E (Windows の場合)

A memory allocation error occurred.

[対処]

メモリー確保エラーが発生しました。

再度実行してください。それでも問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決に、詳細な調査が必要です。

障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15569-E (Windows の場合)

An attempt to output a file has failed.

[対処]

ファイルの出力に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15570-E (Windows の場合)

Log initialization failed.

[対処]

ログの初期化に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15580-E (Windows の場合)

One or more arguments are invalid.

[対処]

引数が不正です。

引数を確認してください。

### KAPM15581-E (Windows の場合)

An unexpected error occurred.

[対処]

予期しないエラーが発生しました。

再度実行してください。それでも問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決に、詳細な調査が必要です。

障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15582-E (Windows の場合)

An attempt to acquire the installation path has failed.

[対処]

インストールパスの取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15583-E (Windows の場合)

A memory allocation error occurred.

[対処]

メモリー確保エラーが発生しました。

再度実行してください。それでも問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決に、詳細な調査が必要です。

障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15584-E (Windows の場合)

Log initialization failed.

[対処]

ログの初期化に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15585-E (Windows の場合)

The service will not be stopped because the status of the service could not be confirmed.  
(service name = aa...aa)

[対処]

サービスの状態が確認できなかったため、このサービスの停止処理は実行しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：サービス表示名

### KAPM15586-E (Windows の場合)

The service will not be started because the status of the service could not be confirmed.  
(service name = aa...aa)

[対処]

サービスの状態が確認できなかったため、このサービスの起動処理は実行しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：サービス表示名

### KAPM15587-E (Windows の場合)

Acquisition of the displayed service name failed. (service name = aa...aa)

[対処]

サービス表示名の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：サービス名

### KAPM15588-E (Windows の場合)

The Win32API has failed. API name=aa...aa, error code=bb...bb

[対処]

WIN32API でエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：WIN32API 名

bb...bb：GetLastError()の結果

### KAPM15608-I (Windows の場合)

JDK currently being used: aa...aa [bb...bb]

[対処]

現在使用している JDK を示します。

aa...aa : JDK の種別を表す文字列

bb...bb : JDK のインストールパス

### KAPM15609-W (Windows の場合)

An attempt to get the symbolic link information failed.

[対処]

シンボリックリンク情報の取得に失敗しました。

### KAPM15610-E (Windows の場合)

Execution of the readlink function failed. (error code = aa...aa)

[対処]

readlink 関数の実行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : エラーコード

### KAPM15611-E (Windows の場合)

Addition of a parameter to the sysconf.cfg file failed.

[対処]

sysconf.cfg ファイルへのパラメーター追加に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15612-E (Windows の場合)

The JDK version check failed. (version = aa...aa)

[対処]

JDK のバージョンチェックに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : バージョン

### KAPM15613-E (Windows の場合)

Information about supported JDK versions could not be acquired.

[対処]

サポートしている JDK の情報を取得できませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15614-E (Windows の場合)

Execution of the aa...aa function failed. (error code = bb...bb)

[対処]

aa...aa 関数の実行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : 関数名

bb...bb : エラーコード

### KAPM15620-I (Windows の場合)

The method has started.

[対処]

メソッドを開始しました。

### KAPM15621-I (Windows の場合)

The method has finished.

[対処]

メソッドが終了しました。

### KAPM15622-I (Windows の場合)

The hcmsdbrepair command has started.

[対処]

hcmsdbrepair コマンドを開始しました。

### KAPM15623-I (Windows の場合)

The hcmsdbrepair command has finished.

[対処]

hcmsdbrepair コマンドが終了しました。

### KAPM15624-E (Windows の場合)

The hcmsdsbrepair command cannot be executed in a standby system. Execute this command in an online system.

[対処]

待機系では実行できません。実行系で実行してください。

実行系で実行してください。

### KAPM15625-E (Windows の場合)

The value of hcmsds.home could not be acquired.

[対処]

hcmsds.home の値を取得できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15626-E (Windows の場合)

An option is invalid.

[対処]

オプションが不正です。

正しいオプションを指定して、コマンドを再実行してください。

### KAPM15627-E (Windows の場合)

No value has been specified for an option.

[対処]

オプションの値が指定されていません。

正しいオプションを指定して、コマンドを再実行してください。

### KAPM15628-E (Windows の場合)

The backup data is invalid.

[対処]

指定したバックアップデータが不正のため続行できません。

ほかのバックアップデータを指定して、コマンドを再実行してください。

### KAPM15629-E (Windows の場合)

A fatal error occurred.

[対処]

致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15630-I (Windows の場合)

The parameter definition file has been backed up.

[対処]

パラメーター定義ファイルのバックアップを完了しました。

### KAPM15631-I (Windows の場合)

The backup file of the parameter definition file has been deleted.

[対処]

パラメーター定義ファイルのバックアップファイルが削除されました。

### KAPM15632-E (Windows の場合)

An attempt to execute the aa...aa command has failed.

[対処]

aa...aa コマンドの実行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : コマンド名

### KAPM15633-E (Windows の場合)

An attempt to acquire the key name has failed.

[対処]

キー名の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15634-E (Windows の場合)

An attempt to acquire a value has failed.

[対処]

値の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。



### KAPM15635-E (Windows の場合)

HiRDB has not been set up.

[対処]

HiRDB がセットアップされていないため、続行できません。

### KAPM15636-E (Windows の場合)

The backup data format contains an error. (target data = aa...aa)

[対処]

バックアップデータの形式に誤りがあります。

ほかのバックアップデータを指定して、コマンドを再実行してください。

aa...aa：対象データ

### KAPM15637-E (Windows の場合)

An attempt to extract the archive file has failed.

[対処]

アーカイブファイルの展開に失敗しました。

ほかのバックアップデータを指定して、コマンドを再実行してください。

### KAPM15638-E (Windows の場合)

Processing cannot be continued because the backed-up product data is insufficient.

[対処]

バックアップした製品のデータが足りないため、処理を続行できません。

インストールされている製品のバックアップデータを含む、ほかのバックアップデータを指定して、コマンドを再実行してください。

### KAPM15639-W (Windows の場合)

The installed product and backed-up product versions do not match.

[対処]

インストールされている製品とバックアップした製品のバージョンが異なります。

### KAPM15640-W (Windows の場合)

If you continue, the database might become corrupted. Do you want to continue? (y/n)

[default=n]

[対処]

処理を続行すると、データベースが壊れるおそれがあります。

データベースが壊れると問題がある場合は、操作を中断してください。データベースが壊れても問題ない場合だけ、処理を続行してください。

#### KAPM15641-W (Windows の場合)

Are you sure you want to continue? (y/n) [default=n]

[対処]

処理を続行すると、データベースが壊れるおそれがあります。

データベースが壊れると問題がある場合は、操作を中断してください。データベースが壊れても問題ない場合だけ、処理を続行してください。

#### KAPM15642-E (Windows の場合)

An exception occurred.

[対処]

例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

#### KAPM15643-I (Windows の場合)

The unsetup operation has started.

[対処]

アンセットアップを開始しました。

#### KAPM15644-I (Windows の場合)

The unsetup operation has ended.

[対処]

アンセットアップが終了しました。

#### KAPM15645-I (Windows の場合)

Setup has started.

[対処]

セットアップを開始しました。

#### KAPM15646-I (Windows の場合)

Setup has ended.

[対処]

セットアップが終了しました。

### KAPM15647-E (Windows の場合)

The aa...aa file was not found.

[対処]

ファイルが見つかりませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM15648-E (Windows の場合)

The aa...aa file could not be read.

[対処]

ファイルの読み込みに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM15649-E (Windows の場合)

The aa...aa directory could not be deleted.

[対処]

ディレクトリの削除に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ディレクトリ名

### KAPM15650-E (Windows の場合)

You cannot continue because the parameter definition file is insufficient.

[対処]

パラメーター定義ファイルが足りないため、続行できません。

### KAPM15651-W (Windows の場合)

Processing of the hcmsdsbrepair command was interrupted.

[対処]

hcmsdsbrepair コマンドの処理を中断しました。

### KAPM15652-I (Windows の場合)

Version information is output. (product name = aa...aa, installed product version = bb...bb, backup data version = cc...cc)

[対処]

バージョン情報を出力します。

aa...aa：製品名

bb...bb：インストール済み製品バージョン

cc...cc：バックアップデータの製品バージョン

### KAPM15653-E (Windows の場合)

The unsetup operation on the database has failed.

[対処]

データベースのアンセットアップに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15655-E (Windows の場合)

Starting of the HiRDB service has failed.

[対処]

HiRDB サービスの起動に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15656-I (Windows の場合)

Data import was successful.

[対処]

データのインポートに成功しました。

### KAPM15657-E (Windows の場合)

An attempt to re-create the database has failed.

[対処]

データベースの再作成に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15658-E (Windows の場合)

An attempt to import data has failed.

[対処]

データのインポートに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15659-E (Windows の場合)

The data to be imported was not found in the specified directory. (product name = aa...aa)

[対処]

インポートするデータがありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : 製品名

### KAPM15660-I (Windows の場合)

Processing ended normally.

[対処]

処理は正常に終了しました。

### KAPM15661-E (Windows の場合)

An attempt to clear a DBMS environment variable has failed.

[対処]

DBMS クライアント環境変数の削除に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15662-E (Windows の場合)

An attempt to stop the service or the DBMS has failed.

[対処]

サービスまたはデータベースの停止に失敗しました。

hcmdsdbrepair コマンド実行前に、hcmdssrv コマンドですべてのサービス停止を実行してください。停止しない場合は障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15663-E (Windows の場合)

An internal error occurred.

[対処]

内部エラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15664-E (Windows の場合)

The "bb...bb" file to be used by "aa...aa" does not exist.

[対処]

必要なファイルがありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：機能名

bb...bb：ファイル名

### KAPM15665-E (Windows の場合)

An attempt to write to the file has failed. (file name = aa...aa)

[対処]

ファイルの書き込みに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM15667-I (Windows の場合)

The value of parameter aa...aa is bb...bb.

[対処]

パラメーターの値を出力します。

aa...aa：変数名

bb...bb：値

### KAPM15720-E (Windows の場合)

An exception occurred.

[対処]

例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15723-I (Windows の場合)

The hcmsdbuser command will now start.

[対処]

hcmsdbuser コマンドを開始しました。

### KAPM15724-I (Windows の場合)

The command hcmsdbuser will now finish.

[対処]

hcmsdbuser コマンドが終了しました。

### KAPM15726-E (Windows の場合)

An option is invalid.

[対処]

オプションが誤っています。

正しいオプションを指定してください。

### KAPM15727-E (Windows の場合)

The command cannot be executed because the database is down.

[対処]

データベースが停止しているため、コマンドを実行できません。

次のことを確認したあと、コマンドを再度実行してください。

- ・ DBMS が起動していること。
- ・ DBMS がセットアップされていること。

### KAPM15728-E (Windows の場合)

hcms.home is not specified in the Java system properties.

[対処]

Java のシステムプロパティに hcms.home が設定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15729-E (Windows の場合)

An error occurred during reading of a library. library path = aa...aa

[対処]

ライブラリーの読み取りでエラーが発生しました。ライブラリーのパス=aa...aa

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ライブラリーのパス

### KAPM15730-E (Windows の場合)

The system environment is invalid.

[対処]

システム環境が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15731-E (Windows の場合)

An error occurred in an internal function. (function = aa...aa, error code = bb...bb)

[対処]

内部関数でエラーが発生しました。

再度実行してください。問題が解決しない場合は、保守情報を取得し、顧客問い合わせ窓口にご連絡してください。

aa...aa：関数

bb...bb：エラーコード

### KAPM15732-E (Windows の場合)

A file was not found. (file name = aa...aa)

[対処]

ファイルが見つかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa: ファイル名

### KAPM15733-E (Windows の場合)

An attempt to access the file has failed. (file name = aa...aa)

[対処]

ファイルのアクセスに失敗しました。

再度実行してください。問題が解決しない場合は、保守情報を取得し、顧客問い合わせ窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名



### KAPM15748-E (Windows の場合)

The file format is invalid. (file name = aa...aa)

[対処]

ファイルが改ざんされています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM15749-E (Windows の場合)

An attempt to output a file failed. (file path = aa...aa)

[対処]

ファイルの出力に失敗しました。

再度実行してください。問題が解決しない場合は、保守情報を取得し、顧客問い合わせ窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイルのパス

### KAPM15750-I (Windows の場合)

The command was executed successfully.

[対処]

コマンドの実行に成功しました。

### KAPM15751-E (Windows の場合)

Command execution failed.

[対処]

コマンドの実行に失敗しました。

直前に KAPMxxxxx-E メッセージがあれば、参照してください。

直前に KAPMxxxxx-E メッセージがなければ、保守情報を取得し、顧客問い合わせ窓口にご連絡してください。

### KAPM15752-I (Windows の場合)

The database user authentication information will now be changed. (type = aa...aa)

[対処]

DB ユーザーの認証情報を変更します。

aa...aa：プログラム種別

### KAPM15753-I (Windows の場合)

The database user authentication information will now be restored to default. (type = aa...aa)

[対処]

DB ユーザーの認証情報をデフォルトにします。

aa...aa：プログラム種別

### KAPM15754-I (Windows の場合)

The database user authentication information will now be reset. (type = aa...aa)

[対処]

DB ユーザーの認証情報をリセットします。

aa...aa：プログラム種別

### KAPM15755-E (Windows の場合)

An attempt to execute JNI failed.

[対処]

JNI の実行に失敗しました。

再度実行してください。問題が解決しない場合は、保守情報を取得し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

### KAPM15756-E (Windows の場合)

An error occurred during file I/O processing.

[対処]

ファイルの入出力処理でエラーが発生しました。

再度実行してください。問題が解決しない場合は、保守情報を取得し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

### KAPM15757-I (Windows の場合)

Registration processing was successful. (target = aa...aa, return code = bb...bb)

[対処]

登録処理が完了しました。

aa...aa：処理対象の情報

bb...bb：リターンコード

### KAPM15758-I (Windows の場合)

Deletion processing was successful. (target = aa...aa, return code = bb...bb)

[対処]

削除処理が成功しました。

aa...aa：処理対象の情報

bb...bb：リターンコード

### KAPM15759-E (Windows の場合)

An error occurred during access to the DBMS.

[対処]

DBMS へのアクセス中に障害が発生しました。

次の対処をしてください。

1. コマンドを再実行してください。
2. 共通コンポーネントの認証情報の変更で失敗した場合は、失敗したときに指定した newid の値を oldid と newid に指定し、newpass の値を oldpass と newpass に指定して再実行してください。
3. 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15760-E (Windows の場合)

An error occurred during access to the DBMS. (error code = aa...aa)

[対処]

DBMS へのアクセス中に障害が発生しました。

次の対処をしてください。

1. コマンドを再実行してください。
2. 共通コンポーネントの認証情報の変更で失敗した場合は、失敗したときに指定した newid の値を oldid と newid に指定し、newpass の値を oldpass と newpass に指定して再実行してください。
3. 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：エラーコード

### KAPM15765-E (Windows の場合)

The ID or password is invalid.

[対処]

ID またはパスワードが不正です。

次の対処をしてください。

1. 指定した ID またはパスワードが正しいか確認してください。
2. 指定した ID またはパスワードが使用できる文字であるか確認してください。
3. 指定した ID またはパスワードの長さが最大値を超えていないか確認してください。

4.共通コンポーネントの ID とパスワードを指定していない場合は、hcmdsdbuser コマンドで共通コンポーネントの設定を行ってください。

5.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15766-E (Windows の場合)

The ID or password is invalid. (error code = aa...aa)

[対処]

ID またはパスワードが不正です。

次の対処をしてください。

- 1.指定した ID またはパスワードが正しいか確認してください。
- 2.指定した ID またはパスワードが使用できる文字であるか確認してください。
- 3.指定した ID またはパスワードの長さが最大値を超えていないか確認してください。
- 4.共通コンポーネントの ID とパスワードを指定していない場合は、hcmdsdbuser コマンドで共通コンポーネントの設定を行ってください。
- 5.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：エラーコード

### KAPM15767-I (Windows の場合)

Common Component is set to the default settings.

[対処]

共通コンポーネントの設定は、デフォルトです。

### KAPM15768-I (Windows の場合)

Common Component is not set to the default settings.

[対処]

共通コンポーネントの設定は、デフォルトではありません。

### KAPM15769-E (Windows の場合)

The specified ID cannot be used, because it is reserved.

[対処]

指定した ID は予約済みのため、使用できません。

別の ID を指定して、再度実行ください。

### KAPM15770-I (Windows の場合)

Confirm that the Common Component settings are the default settings.

[対処]

共通コンポーネントの設定が、デフォルトになっているか確認しています。

### KAPM15781-E (Windows の場合)

A fatal error occurred.

[対処]

致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15782-E (Windows の場合)

The specified argument is invalid.

[対処]

指定した引数に誤りがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15783-I (Windows の場合)

The specified string contains one or more invalid characters.

[対処]

指定した文字列に使用禁止文字が含まれています。

### KAPM15784-I (Windows の場合)

The command ended normally.

[対処]

コマンドは正常に終了しました。

### KAPM15785-E (Windows の場合)

The specified string contains an invalid character.

[対処]

指定した文字列には使用できない文字が含まれています。

使用できる文字に変更したあと、コマンドを再実行してください。

### KAPM15792-E (Windows の場合)

An option is invalid.

[対処]

オプションが誤っています。

正しいオプションを指定してください。

### KAPM15793-E (Windows の場合)

An internal error occurred.

[対処]

内部エラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15794-E (Windows の場合)

The file format is invalid.

[対処]

ファイルの形式が誤っています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15800-I (Windows の場合)

The size of the work area was successfully changed.

[対処]

作業用領域サイズの変更に成功しました。

### KAPM15801-I (Windows の場合)

The size of the system file area was successfully changed.

[対処]

システムファイル用領域サイズの変更に成功しました。

### KAPM15802-I (Windows の場合)

Are you sure you want to execute the hcmdsdbchgwork command? (Y/N)

[対処]

コマンド実行を確認するメッセージ。

### KAPM15804-I (Windows の場合)

The size of the work area is aa...aa.

[対処]

現在設定している作業表用領域のサイズが出力されます。

aa...aa：設定されているサイズ

### KAPM15805-I (Windows の場合)

The size of the system file area is aa...aa.

[対処]

現在設定しているシステムファイル用領域のサイズが出力されます。

aa...aa：設定されているサイズ

### KAPM15808-I (Windows の場合)

The command will now be executed. (specified command = aa...aa)

[対処]

コマンドを実行します。

aa...aa：実行するコマンドライン

### KAPM15810-I (Windows の場合)

The size of the work area will now be changed.

[対処]

作業用領域サイズの変更を開始します。

### KAPM15811-I (Windows の場合)

The size of the system file area will now be changed.

[対処]

システムファイル用領域サイズの変更を開始します。

### KAPM15812-I (Windows の場合)

Change processing completed.

[対処]

変更処理が完了しました。

### KAPM15813-I (Windows の場合)

The service and database were stopped.

[対処]

サービスおよびデータベースを停止しました。

### KAPM15814-I (Windows の場合)

The HiRDB service was successfully stopped.

[対処]

HiRDB サービスの正常停止に成功しました。

### KAPM15815-I (Windows の場合)

bb...bb was set for the aa...aa key in the hcmsdbchgwork\_setting file.

[対処]

hcmsdbchgwork\_setting ファイルに値を書き込みました。

aa...aa : キー名

bb...bb : 設定する値

### KAPM15816-I (Windows の場合)

The hcmsdbchgwork\_setting file was created.

[対処]

hcmsdbchgwork\_setting ファイルを作成しました。

### KAPM15820-E (Windows の場合)

HiRDB is not set up.

[対処]

HiRDB がセットアップされていないため、続行できません。

HiRDB のセットアップ状態を確認してください。

### KAPM15821-E (Windows の場合)

The HiRDB setup status is "Standby".

[対処]

HiRDB のセットアップ状態は待機系です。

スタンドアロンまたは実行系で実行してください。

### KAPM15822-E (Windows の場合)

Stopping of the service or database failed.

[対処]



サービスまたはデータベースの停止に失敗しました。

しばらく待ってから、hcmdssrv コマンドに stop オプションを指定し、実行して、サービスと HiRDB が正常停止していることを確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15823-E (Windows の場合)

An internal error occurred.

[対処]

内部エラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15824-E (Windows の場合)

An unexpected exception occurred.

[対処]

予期しない例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15825-E (Windows の場合)

Starting of the HiRDB service failed.

[対処]

HiRDB サービスの起動に失敗しました。

しばらく待ってから、hcmdssrv コマンドに stop オプションを指定し、実行して、サービスと HiRDB が正常停止していることを確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15826-E (Windows の場合)

Stopping of the HiRDB service failed.

[対処]

HiRDB サービスの停止に失敗しました。

しばらく待ってから、hcmdssrv コマンドに stop オプションを指定し、実行して、サービスと HiRDB が正常停止していることを確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15827-E (Windows の場合)

Reading of the configuration file failed.

[対処]

設定ファイルが読み込めませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15828-E (Windows の場合)

One or more command options are invalid.

[対処]

コマンドのオプションが誤っています。

正しいオプションを指定してコマンドを再実行してください。

### KAPM15829-E (Windows の場合)

A user operation interrupted the command execution.

[対処]

ユーザー操作によって中断されました。

コマンドを実行する場合は、KAPM15802-I の応答入力として"Y"を指定してください。

### KAPM15830-E (Windows の場合)

hcmsdbchgwork command execution failed.

[対処]

hcmsdbchgwork コマンドの実行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15831-E (Windows の場合)

Command execution failed. (return code = aa...aa)

[対処]

コマンドの実行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：リターンコード

### KAPM15832-E (Windows の場合)

An invalid value is set in the aa...aa file.

[対処]

対象ファイルに正しくない値が設定されています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM15833-E (Windows の場合)

An exception occurred during command execution.

[対処]

コマンドの実行中に例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15834-E (Windows の場合)

No command arguments are specified.

[対処]

コマンドの引数が指定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM49001-E (Windows の場合)

aa...aa

[対処]

KAPMxxxxx-E の詳細情報です。発生した例外オブジェクトとそのバックトレースを表します。

直前のメッセージ KAPMxxxxx-E を参照してください。

aa...aa：例外オブジェクト名と発生した原因、または例外オブジェクトのバックトレース

## 3.2.2 KDJE00001～KDJE99999 のメッセージ一覧

### KDJE41000-E (Windows の場合)

Failed to connect to web container. errno=aa...aa, bb...bb, cc...cc

[対処]

Web コンテナとの接続に失敗しました。

次に示すことを確認してください。

1. ワーカーのポート番号が正しいか。
2. ワーカーのホスト名、または IP アドレスが正しいか。
3. Web コンテナの実行待ちキューの最大値を超えていないか。
4. Web コンテナが起動しているか。

また、システム固有のエラー番号（UNIX では `errno.h` の定義値、Windows では `WSAGetLastError()` の返値）によって原因を取り除いてください。

aa...aa：システム固有のエラー番号

bb...bb：Web サーバとの通信に使用する Web コンテナの IP アドレス

cc...cc：Web サーバとの通信に使用する Web コンテナのポート番号

### KDJE41001-E (Windows の場合)

Redirection to worker aa...aa failed.

[対処]

ワーカーとの通信で障害が発生しました。

aa...aa のワーカーとの通信で障害が発生しました。直前に出力されているメッセージ（KDJE41000-E など）によって対処してください。

aa...aa：ワーカー名

### KDJE41002-E (Windows の場合)

Could not redirect the request to worker. Because redirector could not access the definition file : aa...aa

[対処]

定義ファイルにアクセスできないため、リダイレクターはリクエストをワーカーに転送できませんでした。

aa...aa の定義ファイルにアクセスできません。該当ファイルの有無、およびアクセス権を確認後、Web サーバを再起動してください。

aa...aa：ファイル名

### KDJE41003-W (Windows の場合)

Invalid parameter value is specified in aa...aa file : (bb...bb=cc...cc). Default parameter value is used : dd...dd

[対処]

パラメーターに指定された値が不正です。デフォルト値を使用します。

aa...aa のファイルの bb...bb のパラメーターをデフォルト値から変更する場合は、bb...bb のパラメーターに適切な値を指定し、Web サーバを再起動してください。

aa...aa：ファイル名

bb...bb：パラメーター名

cc...cc：値

dd...dd：デフォルト値

### KDJE41004-E (Windows の場合)

Could not redirect the request to a worker because request header was too long.

[対処]

HTTP リクエストのヘッダー情報のサイズが大きすぎるため、リダイレクターはリクエストをワーカーに転送できませんでした。

HTTP リクエストのヘッダー情報のサイズが不正に大きくなる要因を取り除き、再度アクセスしてください。要因としては、HTTP の POST メソッドを使用する必要がある箇所では GET メソッドを使用している場合が考えられます。

### KDJE41005-E (Windows の場合)

Could not redirect the request to a worker because worker name which is specified in the mapping definition file was not defined to worker.list parameter in the workers definition file. (worker name=aa...aa)

[対処]

マッピング定義ファイルに指定されたワーカーがワーカー定義ファイルの worker.list パラメーターに定義されていないため、リダイレクターはリクエストをワーカーに転送できませんでした。

マッピング定義ファイル（デフォルト名：uriworkermap.properties）に指定したワーカー名（aa...aa）の定義を、ワーカー定義ファイル（デフォルト名：workers.properties）の worker.list パラメーターに定義し、Web サーバを再起動してください。

aa...aa：ワーカー名

### KDJE41006-E (Windows の場合)

Could not redirect the request to a worker because a required parameter was not specified in the workers definition file. (parameter=aa...aa)

[対処]

ワーカー定義ファイルに必須のパラメーターが指定されていないため、リダイレクターはリクエストをワーカーに転送できませんでした。

ワーカー定義ファイル（デフォルト名：workers.properties）に aa...aa パラメーターを指定し、Web サーバを再起動してください。

aa...aa：パラメーター名

### KDJE41007-E (Windows の場合)

Could not redirect the request to a worker because invalid value was specified in the workers definition file. (parameter=aa...aa,value=bb...bb)

[対処]

ワーカー定義ファイルに指定されたパラメーターの値が不正なため、リダイレクターはリクエストをワーカーに転送できませんでした。

ワーカー定義ファイル (デフォルト名: workers.properties) のパラメーター (aa...aa) に適切な値を指定し、Web サーバを再起動してください。

aa...aa: パラメーター名

bb...bb: 値

### KDJE41008-W (Windows の場合)

Invalid parameter value is specified in the workers definition file (parameter=aa...aa,value=bb...bb). Default parameter value is used : cc...cc

[対処]

ワーカー定義ファイルに指定されたパラメーターの値が不正です。デフォルト値を使用します。

ワーカー定義ファイル (デフォルト名: workers.properties) のパラメーター (aa...aa) をデフォルト値から変更する場合は、aa...aa パラメーターに適切な値を指定し、Web サーバを再起動してください。

aa...aa: パラメーター名

bb...bb: 値

cc...cc: デフォルト値

### KDJE41009-E (Windows の場合)

Could not create worker because it is out of memory.

[対処]

メモリー不足のため、ワーカーを作成できませんでした。

メモリーが不足しています。システムが利用できるメモリー使用量を確保し、Web サーバを再起動してください。要因としてワーカー定義ファイルのパラメーター (worker.<ワーカー名>.cachesize) に指定した値が大き過ぎる可能性があります。worker.<ワーカー名>.cachesize の値は、次に示す式に従ってメモリーを消費します。メモリー消費量 = (worker.<ワーカー名>.cachesize の値) × 10 キロバイト

### KDJE41010-E (Windows の場合)

Failed to connect to web client. errno=aa...aa

[対処]

リクエストを要求したクライアントとの接続に失敗しました。

リクエストを要求したクライアントが通信途中で停止した可能性があります。また、システム固有のエラー番号（UNIX では `errno.h` の定義値、Windows では `GetLastError()` の返値）によって原因を取り除いてください。

aa...aa：システム固有のエラー番号

### KDJE41012-E (Windows の場合)

The uri pattern that does not start with '/' was specified in the aa...aa file. This parameter is ignored(bb...bb to cc...cc).

[対処]

定義ファイルに指定する、uri パターンの先頭が「/」ではありません。パラメーター定義の内容を無視します。

指定した uri パターンとワーカー名を有効にする場合は、aa...aa ファイルに指定しているワーカー名 cc...cc の uri パターン bb...bb の先頭に「/」を付けて、Web サーバを再起動してください。

aa...aa：ファイル名

bb...bb：uri パターン

cc...cc：ワーカー名

### KDJE41016-E (Windows の場合)

Could not redirect the request because it is out of memory.

[対処]

メモリー不足のため、リダイレクターはリクエストを転送できませんでした。

メモリーが不足しています。システムが利用できるメモリー使用量を確保し、Web サーバを再起動してください。

## 3.3 メッセージ一覧（共通コンポーネント）（Linux 用）

### 3.3.1 KAPM00001～KAPM99999 のメッセージ一覧

#### KAPM00001-E（Linux の場合）

ID=aa...aa,LogTraceLibrary error.Trace START failed. bb...bb

[対処]

公開ログの開始に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ログを使用するプログラムの ID

bb...bb：トレースの開始に失敗したときにログトレースライブラリーが出すエラーメッセージ

#### KAPM00002-E（Linux の場合）

ID=aa...aa,LogtraceLibrary error.Trace STOP failed. bb...bb

[対処]

公開ログの停止に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ログを使用するプログラムの ID

bb...bb：トレースの開始の失敗時にログトレースライブラリーの出すエラーメッセージ

#### KAPM00003-W（Linux の場合）

ID=aa...aa,Trace output error.

[対処]

公開ログの出力に失敗しました。

固有ログファイルが読み込み専用になっていないか確認してください。

aa...aa：ログを使用するプログラムの ID

#### KAPM00004-W（Linux の場合）

ID=aa...aa,Integrated trace output error.

[対処]

統合ログトレースの出力に失敗しました。

Hitachi Network Objectplaza Trace Monitor 2 のサービスが動いているか確認してください。



aa...aa : ログを使用するプログラムの ID

### KAPM00005-E (Linux の場合)

File I/O failed.(filename=aa...aa).

[対処]

バージョンファイルの作成に失敗しました。

aa...aa で示されるバージョンファイルが書き込み可能 (パーミッション, 権限など) か確認してください。

aa...aa : バージョンファイルの名前

### KAPM00006-E (Linux の場合)

ID=aa...aa,Invalid eventlog source.Eventlog's config not found in the registry(source name="HiCommand Log")

[対処]

Eventlog を出力するためのレジストリー情報が見つかりませんでした。

原因究明と問題の解決には, 詳細な調査が必要です。障害情報を収集し, 障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : ログを使用するプログラムの ID

### KAPM00011-E (Linux の場合)

ID=aa...aa,Versionfile name is null.

[対処]

バージョンファイル名が指定されませんでした。

原因究明と問題の解決には, 詳細な調査が必要です。障害情報を収集し, 障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : ログを使用するプログラムの ID

### KAPM00012-E (Linux の場合)

ID=aa...aa,PP version is null.

[対処]

各 PP のバージョンが指定されませんでした。

原因究明と問題の解決には, 詳細な調査が必要です。障害情報を収集し, 障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : ログを使用するプログラムの ID

### KAPM00013-E (Linux の場合)

ID=aa...aa,Trace log file name is null.

[対処]

公開ログファイルの名前が指定されませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ログを使用するプログラムの ID

### KAPM00014-E (Linux の場合)

ID=aa...aa,Class name is null.

[対処]

ログを出力しようとするプログラムのクラス名が指定されませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ログを使用するプログラムの ID

### KAPM00015-E (Linux の場合)

ID=aa...aa,Kind of Event is null.

[対処]

出力するメッセージイベントの種類を示す値が指定されませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ログを使用するプログラムの ID

### KAPM00016-E (Linux の場合)

ID=aa...aa,Message-ID is null.

[対処]

出力しようとしたメッセージのメッセージ ID が指定されませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ログを使用するプログラムの ID

### KAPM00017-E (Linux の場合)

aa...aa

[対処]

LogTraceManager の中で NullPointerException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : NullPointerException のメッセージ

### KAPM00018-E (Linux の場合)

aa...aa

[対処]

LogTraceManager で想定外の Exception が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : Exception のメッセージ

### KAPM00019-E (Linux の場合)

ID=aa...aa,SyslogID size error:idEnt=bb...bb

[対処]

Eventlog に付加する ID (bb...bb) の長さが長過ぎます。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : ログを使用するプログラムの ID

bb...bb : Eventlog の ID

### KAPM00020-E (Linux の場合)

ID=aa...aa,Invalid version length:version=bb...bb

[対処]

バージョン文字列の長さが長過ぎます。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : ログを使用するプログラムの ID

bb...bb : バージョンの文字列

### KAPM00021-E (Linux の場合)

ID=aa...aa,Invalid log file number:logNum=bb...bb

[対処]

公開ログのファイルの数が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ログを使用するプログラムの ID

bb...bb：公開ログのファイルの数

### KAPM00022-E (Linux の場合)

ID=aa...aa,Invalid log file size:logSize=bb...bb

[対処]

公開ログのファイルサイズが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ログを使用するプログラムの ID

bb...bb：公開ログのファイルサイズ

### KAPM00023-E (Linux の場合)

ID=aa...aa,Invalid message type:kind=bb...bb

[対処]

メッセージの種類を示す値が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ログを使用するプログラムの ID

bb...bb：メッセージの種類

### KAPM00024-E (Linux の場合)

ID=aa...aa,Invalid output level:level=bb...bb

[対処]

コード中のログの出力レベルが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ログを使用するプログラムの ID

bb...bb：出力レベル

### KAPM00025-E (Linux の場合)

The value of the encoding setting bb...bb of the unique log output of aa...aa is invalid.

[対処]

aa...aa の固有ログ出力のエンコーディング指定値 bb...bb は不正な値です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : ログ出力を要求したプログラム名

bb...bb : エンコーディング

### KAPM00090-I (Linux の場合)

The SSO server started successfully.

[対処]

SSO サーバの起動に成功しました。

### KAPM00091-E (Linux の場合)

An attempt to start the SSO server has failed.

[対処]

SSO サーバの起動に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM00092-I (Linux の場合)

The SSO server was stopped successfully.

[対処]

SSO サーバの停止に成功しました。

### KAPM00101-E (Linux の場合)

An authentication error occurred.

[対処]

認証障害が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM00102-E (Linux の場合)

An error occurred during DBMS access processing.

[対処]

DBMS へのアクセス中に障害が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM00103-E (Linux の場合)

The DBMS is not running.

[対処]

DBMS が起動していません。

DBMS が起動しているか確認してください。

### KAPM00104-E (Linux の場合)

The product name is not specified.

[対処]

製品名が指定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM00105-E (Linux の場合)

An unexpected value was returned from the integrated authentication server. (aa...aa)

[対処]

統合認証サーバから予期しない値が返りました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：予期しない戻り値

### KAPM00106-E (Linux の場合)

An attempt to update the authentication data has failed.

[対処]

認証データの更新に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM00107-E (Linux の場合)

An attempt to delete the authentication data has failed.

[対処]

認証データの削除に失敗しました。

再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM00108-E (Linux の場合)

An attempt to print the authentication data has failed.

[対処]

認証データの表示に失敗しました。

再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM00110-E (Linux の場合)

The HSSOContext value is invalid.

[対処]

HSSO コンテキストの値が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM00111-I (Linux の場合)

The authentication data was successfully updated.

[対処]

認証データの更新に成功しました。

### KAPM00112-I (Linux の場合)

The authentication data was successfully deleted. (aa...aa)

[対処]

認証データの削除に成功しました。

aa...aa：製品名

### KAPM00113-I (Linux の場合)

The authentication data is already deleted. (aa...aa)

[対処]

認証データはすでに削除されています。

aa...aa：製品名

### KAPM00114-I (Linux の場合)

The authentication data was successfully displayed.

[対処]

認証データの表示に成功しました。

### KAPM00115-E (Linux の場合)

An attempt to communicate with the SSO server has failed.

[対処]

SSO サーバとの通信に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM00116-E (Linux の場合)

An attempt to update authentication data has failed.

[対処]

認証データの更新に失敗した場合は表示します。

Single Sign On server を再起動してください。

### KAPM00117-E (Linux の場合)

The RD area of HBase is blocked.

[対処]

HBase の RD エリアが閉塞しています。

HiRDB が閉塞した原因を取り除いてから再実行してください。

### KAPM00119-E (Linux の場合)

Deletion of the license event data has failed.

[対処]

ライセンスイベントデータの削除に失敗しました。

DBMS が起動していることを確認してから再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM00130-E (Linux の場合)

There is no value in the request.

[対処]

リクエストに値がありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM00131-E (Linux の場合)

A required token is not specified.



[対処]

トークンが設定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM00132-E (Linux の場合)

The event name is invalid.

[対処]

イベント名が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM00133-E (Linux の場合)

The DBMS is not running.

[対処]

DBMS が起動していません。

DBMS が起動しているか確認してください。

### KAPM00134-E (Linux の場合)

An error occurred during a DBMS access.

[対処]

DBMS へのアクセス中に障害が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM00137-E (Linux の場合)

An authentication error occurred.

[対処]

認証障害が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM00138-E (Linux の場合)

Authentication data for delete processing is invalid.

[対処]

削除時の認証データが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM00139-I (Linux の場合)

Deletion of authentication data for all products will now start.

[対処]

すべての製品の認証データを削除します。

#### KAPM00140-I (Linux の場合)

Deletion of authentication data will now start.

Application name: aa...aa

Service name: bb...bb

[対処]

認証データを削除します。

aa...aa：アプリケーション名

bb...bb：サービス名

#### KAPM00141-E (Linux の場合)

An attempt to lock the table has failed.

[対処]

テーブルロックに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM00145-E (Linux の場合)

The RD area of HBase is blocked.

[対処]

HBase の RD エリアが閉塞しています。

HiRDB が閉塞した原因を取り除いてから再実行してください。

#### KAPM00162-E (Linux の場合)

There is an error in the protocol. (element = aa...aa)

[対処]

プロトコルに誤りがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：要素

### KAPM00163-E (Linux の場合)

There is an error in the protocol. (element = aa...aa, attribute = bb...bb, value = cc...cc)

[対処]

プロトコルに誤りがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：要素

bb...bb：属性

cc...cc：値

### KAPM00192-E (Linux の場合)

An exception was detected.

[対処]

例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM00199-E (Linux の場合)

aa...aa

[対処]

KAPMxxxxx-E の詳細情報です。発生した例外オブジェクトとそのバックトレースを表示します。

直前のメッセージ KAPMxxxxx-E を参照してください。

aa...aa：例外オブジェクト名と発生した原因、または例外オブジェクトのバックトレース

### KAPM00203-E (Linux の場合)

The DBMS is not running.

[対処]

DBMS が起動していません。

DBMS が起動しているか確認してください。

### KAPM00204-E (Linux の場合)

The RD area of HBase is blocked.

[対処]

HBase の RD エリアが閉塞しています。

HiRDB が閉塞した原因を取り除いてから再実行してください。

### KAPM00205-E (Linux の場合)

An error occurred during access to the DBMS.

[対処]

DBMS へのアクセス中に障害が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM00206-E (Linux の場合)

The specified event data has already been registered. (application type = aa...aa, event type = bb...bb, event code = cc...cc)

[対処]

すでにイベントデータが登録されています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：アプリケーション種別

bb...bb：イベント種別

cc...cc：イベントコード

### KAPM00207-E (Linux の場合)

Event data cannot be updated because no event data exists. (application type = aa...aa, event type = bb...bb, event code = cc...cc)

[対処]

イベントデータがないので更新できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：アプリケーション種別

bb...bb：イベント種別

cc...cc：イベントコード

### KAPM00208-E (Linux の場合)

Communication with the SSO server has failed.

[対処]

SSO サーバとの通信に失敗しました。

HBase Storage Mgmt Common Service もしくは HBase Storage Mgmt Web Service, またはデータベースが起動していることを確認してください。

### KAPM00209-E (Linux の場合)

Authentication has failed.

[対処]

認証に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM00210-E (Linux の場合)

A program type specified for TNB\_SoftwareFeature is not registered. (application type = aa...aa)

[対処]

TNB\_SoftwareFeature に指定されたプログラム種別が登録されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：アプリケーション種別

### KAPM00211-E (Linux の場合)

Associated data does not exist. (application type = aa...aa)

[対処]

関連データがありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：アプリケーション種別

### KAPM00212-E (Linux の場合)

An event management object cannot be deleted because the specified parameter is invalid. (application type = aa...aa, event type = bb...bb, event code = cc...cc)

[対処]

指定されたパラメーターが不正なので、イベント管理オブジェクトを削除できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：アプリケーション種別

bb...bb：イベント種別

cc...cc：イベントコード

### KAPM00213-E (Linux の場合)

The value registered in the database is invalid. (application type = aa...aa, event type = bb...bb, event code = cc...cc)

[対処]

データベースに登録されている値が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：アプリケーション種別

bb...bb：イベント種別

cc...cc：イベントコード

### KAPM00214-E (Linux の場合)

The same information is already registered in the database. (application type = aa...aa, event type = bb...bb, event code = cc...cc)

[対処]

データベースに同じ情報が登録されています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：アプリケーション種別

bb...bb：イベント種別

cc...cc：イベントコード

### KAPM00215-E (Linux の場合)

An attribute value is invalid. (attribute = aa...aa)

[対処]

属性の値が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：属性

### KAPM00216-W (Linux の場合)

The attribute length exceeds the maximum limit. (attribute = aa...aa, value = bb...bb, maximum limit = cc...cc)

[対処]

属性の長さが制限値を超えています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：属性

bb...bb：値

cc...cc：制限値

### KAPM00217-E (Linux の場合)

An invalid parameter is specified.

[対処]

パラメーターが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM00218-W (Linux の場合)

The relation between the license warning window and the version window is not registered.  
(application type = aa...aa)

[対処]

ライセンス警告画面とバージョン画面の関連が登録されていません。

ライセンス警告画面とバージョン画面の関係を見直してください。

aa...aa：アプリケーション種別

### KAPM00252-E (Linux の場合)

The license information file does not exist. (license information file = aa...aa)

[対処]

ライセンス情報ファイルがありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ライセンス情報ファイル

### KAPM00253-E (Linux の場合)

The license information file might be corrupted. (license information file = aa...aa)

[対処]

ライセンス情報ファイルが壊れているおそれがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ライセンス情報ファイル

### KAPM00254-E (Linux の場合)

An attempt to read the license information file has failed. (license information file = aa...aa)

[対処]

ライセンス情報ファイルの読み込みに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ライセンス情報ファイル

### KAPM00255-E (Linux の場合)

The license information file cannot be accessed. (license information file = aa...aa)

[対処]

ライセンス情報ファイルにアクセスできません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ライセンス情報ファイル

### KAPM00256-E (Linux の場合)

The license information file contains invalid information. (line number = aa...aa, value = bb...bb)

[対処]

ライセンス情報ファイルの内容に誤りがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：行番号

bb...bb：値

### KAPM00257-E (Linux の場合)

The format ID of the license information in the license information file is invalid. (format ID = aa...aa)

[対処]

ライセンス情報ファイルに記述されたライセンス情報のフォーマット ID に誤りがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：フォーマット ID



### KAPM00258-E (Linux の場合)

The length of the license information in the license information file is invalid. (format ID = aa...aa, number of characters = bb...bb)

[対処]

ライセンス情報ファイルに記述されたライセンス情報の文字数に誤りがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : フォーマット ID

bb...bb : 文字数

### KAPM00259-E (Linux の場合)

Valid license information does not exist.

[対処]

有効なライセンス情報がありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM00260-E (Linux の場合)

The PPID in the license information file contains non-hexadecimal characters. (PPID = aa...aa)

[対処]

ライセンス情報ファイルに記述された PPID に、16 進数以外の文字が含まれています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : PPID

### KAPM00261-E (Linux の場合)

The device number in the license information file contains non-alphanumeric characters. (device number = aa...aa)

[対処]

ライセンス情報ファイルに記述された DKC 製番に、英数字以外の文字が含まれています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : DKC 製番

### KAPM00262-E (Linux の場合)

The license type in the license information file is invalid. (license type = aa...aa)

[対処]

ライセンス情報ファイルに記述されたライセンスキー種別に誤りがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ライセンスキー種別

### KAPM00263-E (Linux の場合)

The license capacity in the license information file contains non-alphanumeric characters. (license capacity = aa...aa)

[対処]

ライセンス情報ファイルに記述されたライセンス容量に、英数字以外の文字が含まれています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ライセンス容量

### KAPM00264-E (Linux の場合)

The expiration date in the license information file contains non-numerical characters. (expiration date = aa...aa)

[対処]

ライセンス情報ファイルに記述されたライセンス満了日付に、数字以外の文字が含まれています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：満了日付

### KAPM00265-E (Linux の場合)

The serial number in the license information file contains non-alphanumeric characters. (serial number = aa...aa)

[対処]

ライセンス情報ファイルに記述されたシリアル番号に、英数字以外の文字が含まれています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：シリアル番号

### KAPM00266-E (Linux の場合)

The subscription license capacity in the license information file contains non-alphanumeric characters. (capacity of subscription license = aa...aa)

[対処]

ライセンス情報ファイルに記述された Subscription ライセンスの容量に、英数字以外の文字が含まれています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : Subscription ライセンスの容量

### KAPM00267-E (Linux の場合)

The device type in the license information file contains non-alphanumeric characters. (device type = aa...aa)

[対処]

ライセンス情報ファイルに記述された装置種別に、英数字以外の文字が含まれています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : 装置種別

### KAPM00269-E (Linux の場合)

The specified argument is invalid.

[対処]

指定した引数が正しくありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM00270-E (Linux の場合)

The used capacity of the specified storage system is invalid. (used capacity = aa...aa)

[対処]

指定したストレージシステムの使用容量が正しくありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : 使用容量

### KAPM00271-E (Linux の場合)

The license is in emergency status.

[対処]

ライセンス状態が非常です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM00272-E (Linux の場合)

The meter-based term license capacity cannot be reduced because a meter-based term license cannot be applied to the target storage system.

[対処]

Meter-based Term ライセンスを適用できるストレージシステムではないため、Meter-based Term ライセンス容量を減量できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM00273-E (Linux の場合)

The capacity after reduction falls below the minimum of -99,999,999 TB.

[対処]

減算後の容量が最小値の-99,999,999TB を下回っています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM00274-E (Linux の場合)

The specified license information is invalid. (attribute = aa...aa)

[対処]

指定したライセンス情報が正しくありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：属性

### KAPM00275-W (Linux の場合)

The current storage system's used capacity is within the range of the usable capacity under a permanent license. (usable capacity under permanent license = aa...aa, usable capacity under meter-based term license = bb...bb)

[対処]

現在のストレージシステムの使用容量は、永久ライセンスで使用できる容量の範囲内です。

aa...aa：永久ライセンスで使用できる容量

bb...bb : Meter-based Term ライセンスで使用できる容量

### KAPM00276-E (Linux の場合)

The usable capacity under the meter-based term license is less than 0. (usable capacity under meter-based term license = aa...aa)

[対処]

Meter-based Term ライセンスで使用できる容量が 0 を下回っています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : Meter-based Term ライセンスで使用できる容量

### KAPM00277-W (Linux の場合)

An attempt to write to the license history has failed.

[対処]

ライセンス履歴の書き込みに失敗しました。

### KAPM00278-W (Linux の場合)

An attempt to modify the file attribute failed. (file name = aa...aa)

[対処]

ファイルの属性変更に失敗しました。

aa...aa : ファイル名

### KAPM00279-E (Linux の場合)

Exclusive control has failed.

[対処]

排他制御に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM00280-E (Linux の場合)

A time out occurred during exclusive control.

[対処]

排他制御でタイムアウトが発生しました。

再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM00281-E (Linux の場合)

The meter-based term licensed capacity cannot be reduced because aa...aa day(s) passed since the usable license capacity became negative.

[対処]

Meter-based Term ライセンスで使用できる容量がマイナスになってから aa...aa 日経過しているため、ライセンスの容量を減算できません。

Meter-based Term ライセンスの内容を確認して、必要に応じてライセンスキーを追加してください。

aa...aa：ライセンスの容量がマイナスになった日からの日数

### KAPM00282-W (Linux の場合)

The license information file does not exist. (application type = aa...aa)

[対処]

メッセージに出力されたアプリケーションに対して、ライセンス情報ファイルがありません。

ライセンスが入力されていない場合、通常時でもメッセージが出力されることがあります。

aa...aa：アプリケーション種別

### KAPM00283-E (Linux の場合)

The license information file might be corrupted. (application type = aa...aa)

[対処]

ライセンス情報ファイルが壊れているおそれがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：アプリケーション種別

### KAPM00284-E (Linux の場合)

An attempt to read the license information file failed. (application type = aa...aa)

[対処]

ライセンス情報ファイルの読み込みに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：アプリケーション種別

### KAPM00285-E (Linux の場合)

The license information file cannot be accessed. (application type = aa...aa)

[対処]

ライセンス情報ファイルにアクセスできません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：アプリケーション種別

### KAPM00286-E (Linux の場合)

The number of servers after the subtraction operation fell below the minimum value -99,999,999.

[対処]

減算後のサーバ台数が最小値の-99,999,999 台を下回っています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM00287-E (Linux の場合)

Information related to the exclusion control failure will be output. (function name = aa...aa, detailed error code = bb...bb, processing time = cc...cc)

[対処]

排他制御の失敗に関する情報を出力します。

直前のメッセージに従って対処してください。

aa...aa：関数名

bb...bb：詳細なエラーコード

cc...cc：処理時間

### KAPM00288-E (Linux の場合)

An attempt to release the lock failed.

[対処]

排他の解除に失敗しました

再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM00900-I (Linux の場合)

The SSO server started successfully.

[対処]

SSO サーバの起動に成功しました。

### KAPM00901-E (Linux の場合)

An attempt to start the SSO server has failed.

[対処]

SSO サーバの起動に失敗しました。

### KAPM00902-I (Linux の場合)

The SSO server was stopped successfully.

[対処]

SSO サーバの停止に成功しました。

### KAPM01001-I (Linux の場合)

Initializing HssoServer configuration.

[対処]

サーブレットの初期化を開始します。

### KAPM01002-E (Linux の場合)

The system property indicated by hcmds.home could not be found.

[対処]

システムプロパティから hcmds.home が見つかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM01003-E (Linux の場合)

HssoServerRes1\_0.dtd was not found. path= aa...aa

[対処]

レスポンスに使用する DTD ファイルが指定されたパスに存在しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : HssoServerRes1\_0.dtd が置いてあるフォルダのパス

### KAPM01004-E (Linux の場合)

Can't read DTD files.

[対処]

DTD ファイルの読み込みに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。



### KAPM01005-W (Linux の場合)

Failed to close FileStream.

[対処]

FileStream のクローズに失敗しました。

### KAPM01008-I (Linux の場合)

HTTP:POST from aa...aa

[対処]

リクエストしてきたクライアントの IP アドレスです。

aa...aa : IP アドレス

### KAPM01010-E (Linux の場合)

Can't get InputStream from Request.

[対処]

リクエストから InputStream の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM01013-E (Linux の場合)

Unsupported command was requested.

[対処]

リクエストされたコマンド名が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM01017-E (Linux の場合)

Unsupported method was requested.

[対処]

リクエストされたメソッド名が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM01019-E (Linux の場合)

Unsupported method was requested.

[対処]

リクエストされたメソッド名が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM01024-I (Linux の場合)

Request Information: Version = aa...aa, Command = bb...bb, ID = cc...cc

[対処]

リクエストの情報を表示します。

aa...aa : HSSO のプロトコルバージョン

bb...bb : HSSO のコマンド名

cc...cc : ユーザー ID またはセッション ID

### KAPM01025-E (Linux の場合)

A fatal error occurred.

[対処]

致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM01026-E (Linux の場合)

An attempt to initialize the HSSO Server configuration has failed.

[対処]

HSSO サーバの初期化に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM01028-E (Linux の場合)

The file "aa...aa" could not be read. Path = bb...bb

[対処]

"aa...aa"ファイルを読むことができませんでした。

aa...aa で指定されるファイルが bb...bb で指定されるパスに存在するか、または、読み込むことができるか確認してください。

aa...aa : ファイル名

bb...bb : ファイルの絶対パス

### KAPM01034-E (Linux の場合)

Can't get the required information from request. Request is invalid.

[対処]

リクエストのフォーマットが不正です (解析には成功している状態)。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM01036-E (Linux の場合)

Request XML can't parse to DOM. - aa...aa

[対処]

リクエストのフォーマットが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : Exception のメッセージ

### KAPM01040-E (Linux の場合)

XML version aa...aa for HssoClient is not supported.

[対処]

指定されたバージョンのリクエストをサポートしていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : リクエストのバージョン

### KAPM01042-E (Linux の場合)

An attempt to parse the request has failed.

[対処]

リクエストの解析に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM01046-E (Linux の場合)

The format of the request was invalid. Cause = aa...aa

[対処]

リクエストのフォーマットが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：原因となった場所

### KAPM01051-E (Linux の場合)

The creation of HSSOContext for authentication has failed. aa...aa

[対処]

HSSO コンテキストの作成に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：Exception のメッセージ

### KAPM01052-I (Linux の場合)

aa...aa accessed.

[対処]

アクセスしてきたユーザーの ID です。

aa...aa：ユーザー ID

### KAPM01053-E (Linux の場合)

Authentication Failed.

[対処]

クライアントの認証に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM01055-E (Linux の場合)

The system property specified in hcnds.home cannot be found.

[対処]

hcnds.home で指定したシステムプロパティが見つかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM01056-E (Linux の場合)

HDVM.user not found at hcnds.home.

[対処]

HDVM.user の値が設定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM01057-E (Linux の場合)

HDVM.password not found at hcmds.home.

[対処]

HDVM.password の値が設定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM01059-E (Linux の場合)

The specified HSSO session is invalid, or does not exist. Session ID = aa...aa

[対処]

指定された HSSO セッションは無効または存在しません。

再ログインしてください。

aa...aa：リクエストで指定されたセッション ID

### KAPM01061-E (Linux の場合)

An invalid value is set in the configuration file. Parameter = aa...aa

[対処]

設定ファイルに無効な値が設定されています。

次に示すファイルの aa...aa で指定されるパラメーターが正常な値であることを確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>\¥conf¥user.conf

Solaris SPARC 版 /opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

Solaris10(x64)版または Linux 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>/Base/conf/user.conf

aa...aa：パラメーター名

### KAPM01062-E (Linux の場合)

A parameter is not set in the configuration file. Parameter = aa...aa

[対処]

設定ファイルにパラメーターが設定されていません。

次に示すファイルに aa...aa で指定されるパラメーターが設定されていることを確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>\¥conf¥user.conf

Solaris SPARC 版 /opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

Solaris10(x64)版または Linux 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>/Base/conf/user.conf

aa...aa：パラメーター名

### KAPM01063-I (Linux の場合)

HSSO configuration: Virtual Host Name = aa...aa

[対処]

設定されているバーチャルホスト名を表示します。

aa...aa : バーチャルホスト名

### KAPM01065-E (Linux の場合)

Can't create DOM tree. - aa...aa

[対処]

クライアントのリクエストを DOM ツリーに解析できませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : Exception のメッセージ

### KAPM01066-E (Linux の場合)

A CIM Repository exception occurred.

[対処]

CIM リポジトリで例外が発生しました。

HiCommand V3.x シリーズの場合は、InterBase または InterClient が起動しているかどうか確認してください。

HiCommand V4.x シリーズ以降の場合は、HiRDB が起動しているかどうか確認してください。

問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM01067-E (Linux の場合)

The status of the response from Device Manager was FAILED.

[対処]

HiCommand Device Manager から返されたレスポンスのステータスが FAILED です。原因は後続のメッセージ KAPM01068-E を参照してください。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM01068-E (Linux の場合)

aa...aa

[対処]

aa...aa : HiCommand Device Manager のレスポンスに含まれるエラー情報

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa : HiCommand Device Manager のレスポンスに含まれるエラー情報

### KAPM01069-E (Linux の場合)

The protocol version aa...aa for HSSO Client is not supported.

[対処]

HSSO クライアントで使用されているプロトコルバージョン aa...aa はサポート対象外です。

セカンダリーサーバが要求した HSSO の操作にエラーが発生しているおそれがあります。セカンダリーサーバが出力するログを参照し、HSSO のエラーが発生していないか確認してください。エラーが発生している場合、プライマリーサーバにインストールされている Suite 製品をアップグレードしてください。

aa...aa : プロトコルバージョン

### KAPM01073-E (Linux の場合)

The format of the response from Device Manager was invalid.

[対処]

HiCommand Device Manager から返されたレスポンスのフォーマットが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM01081-E (Linux の場合)

Authentication has failed. User ID = aa...aa

[対処]

認証に失敗しました。

正しいユーザー ID とパスワードでログインしてください。

aa...aa : 認証したユーザーのユーザー ID

### KAPM01084-I (Linux の場合)

The HSSO session has started. Session ID = aa...aa

[対処]

HSSO セッションを開始します。

aa...aa : セッション ID

### KAPM01087-W (Linux の場合)

The specified HSSO session is invalid, or does not exist. Session ID = aa...aa

[対処]

指定された HSSO セッションは無効であるか、または存在しません。

aa...aa: セッション ID

### KAPM01088-E (Linux の場合)

An attempt to load the class failed. Class = aa...aa

[対処]

クラスのロードに失敗しました。

aa...aa で指定されるクラスが、次に示すファイルの HSSO.classpath で指定されたクラスパスにあることを確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>%conf%user.conf

Solaris SPARC 版 /opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

Solaris10(x64)版または Linux 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>/Base/conf/user.conf

aa...aa：クラス名

### KAPM01089-E (Linux の場合)

An attempt to create the instance of the class for authentication failed. Class = aa...aa

[対処]

認証クラスのインスタンス取得に失敗しました。

次に示すファイルの HSSO.authentication.module の値が com.hitachi.truenorth.HiCommand.Base.Hsso.HSSOAuthenticationModule の実装クラスであることを確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>%conf%user.conf

Solaris SPARC 版 /opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

Solaris10(x64)版または Linux 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>/Base/conf/user.conf

aa...aa：クラス名

### KAPM01090-E (Linux の場合)

An attempt to create the instance of the class for authorization failed. Class = aa...aa

[対処]

承認クラスのインスタンス取得に失敗しました。

次に示すファイルの HSSO.authorization.module の値が com.hitachi.truenorth.HiCommand.Base.Hsso.HSSOAuthorizationModule の実装クラスであることを確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>%conf%user.conf



Solaris SPARC 版 /opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

Solaris10(x64)版または Linux 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>/Base/conf/user.conf

aa...aa：クラス名

### KAPM01091-E (Linux の場合)

An attempt to initialize the authentication class failed. Class = aa...aa

[対処]

認証クラスの初期化に失敗しました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

aa...aa：認証クラス

### KAPM01092-E (Linux の場合)

An attempt to initialize the authorization class failed. Class = aa...aa

[対処]

承認クラスの初期化に失敗しました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

aa...aa：承認クラス

### KAPM01093-I (Linux の場合)

HSSO configuration: Authentication class = aa...aa

[対処]

HSSO が使用する認証クラスを表示します。

aa...aa：認証クラス

### KAPM01094-I (Linux の場合)

HSSO configuration: Authorization class = aa...aa

[対処]

HSSO が使用する承認クラスを表示します。

aa...aa：承認クラス

### KAPM01095-E (Linux の場合)

The authenticated user does not have permission. User ID = aa...aa, Application = bb...bb

[対処]

認証されたユーザーは指定されたアプリケーションの権限を持ちません。

権限を持つユーザーでログインしてください。

aa...aa：ユーザー ID

bb...bb：アプリケーション名

### KAPM01096-E (Linux の場合)

An attempt to authenticate the internal user has failed.

[対処]

内部ユーザーの認証に失敗しました。

次に示すファイルの HDVM.user に指定されているユーザー名と HDVM.password に指定されているパスワードを持つアカウントが HiCommand Device Manager に登録されていることを確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>\¥conf¥user.conf

Solaris 版または Linux 版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

### KAPM01097-E (Linux の場合)

An exception occurred during internal authentication module processing.

[対処]

内部認証の処理中に障害が発生しました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM01098-E (Linux の場合)

An exception occurred during authentication module processing.

[対処]

認証処理中に障害が発生しました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM01099-E (Linux の場合)

An exception occurred during authorization module processing.

[対処]

承認処理中に障害が発生しました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM01103-I (Linux の場合)

HSSO configuration: Device Manager Server URL = aa...aa

[対処]

HSSO が使用する HiCommand Device Manager サーバの URL を表示します。

aa...aa : HiCommand Device Manager サーバの URL

### KAPM01104-I (Linux の場合)

HSSO configuration: Device Manager Server Connection Timeout = aa...aa

[対処]

HSSO が使用する HiCommand Device Manager サーバとの通信タイムアウト時間を表示します。

aa...aa : タイムアウト時間

### KAPM01105-E (Linux の場合)

The JP1 token is invalid.

[対処]

JP1 トークンは無効です。

再ログインしてください。

### KAPM01106-E (Linux の場合)

An attempt to communicate with JP1/Base has failed.

[対処]

JP1/Base との通信に失敗しました。

JP1/Base が起動していることを確認してください。

### KAPM01107-E (Linux の場合)

An error occurred due to a virtual host name. Function Code = aa...aa, Result Code = bb...bb

[対処]

バーチャルホスト名が原因でエラーが発生しました。

次に示すファイルの hbase.virtualhost の値を確認してください。

Windows 版 : <HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>%conf%user.conf

Solaris 版または Linux 版 : /opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

aa...aa : 関数コード

bb...bb : 関数の戻り値

### KAPM01108-E (Linux の場合)

An attempt to load the library associated with JP1/Base has failed.

[対処]

JP1/Base に関連するライブラリーのロードに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM01109-E (Linux の場合)

An exception occurred during JP1 token authentication processing. Function Code = aa...aa, Result Code = bb...bb

[対処]

JP1 トークンの認証処理中に障害が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : 関数コード

bb...bb : 関数の戻り値

#### KAPM01114-E (Linux の場合)

An attempt to acquire the link and launch information failed.

[対処]

リンク&ラUNCH情報の取得に失敗しました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

#### KAPM01115-E (Linux の場合)

Exception in DeviceManager. DeviceManager returns FAILED. - aa...aa

[対処]

HiCommand Device Manager のレスポンス Status が FAILED です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : HiCommand Device Manager から取得したエラーメッセージ

#### KAPM01116-E (Linux の場合)

No user was returned from DeviceManager.

[対処]

GetUser のレスポンスにユーザー情報が含まれていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM01119-E (Linux の場合)

No user information is set in the HSSO session.

[対処]

HSSO セッションにユーザー情報が設定されていません。  
再ログインしてください。

### KAPM01123-I (Linux の場合)

HSSO configuration: HSSO Session Timeout = aa...aa

[対処]

HSSO セッションのタイムアウト時間を表示します。単位は秒です。  
aa...aa : タイムアウト時間

### KAPM01124-I (Linux の場合)

The login was successful. (session ID = aa...aa)

[対処]

ログインが正常に終了したことを示す監査ログです。  
aa...aa : セッション ID

### KAPM01125-E (Linux の場合)

The login process has failed.

[対処]

ログインに失敗したことを示す監査ログです。

### KAPM01126-W (Linux の場合)

The logout processing failed because the user was already logged out. (session ID = aa...aa)

[対処]

すでにログアウトしているため、ログアウトに失敗したことを示す監査ログです。  
aa...aa : セッション ID

### KAPM01152-E (Linux の場合)

Can't get the application name from request. Request is invalid.

[対処]

リクエストにアプリケーション名が指定されていません。  
原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM01154-W (Linux の場合)

aa...aa is not registered.

[対処]

applicationName で指定されるアプリケーションがリポジトリに登録されていません。

aa...aa：アプリケーション名

### KAPM01156-E (Linux の場合)

Exception in Repository. - aa...aa

[対処]

リポジトリへのアクセス中にエラーが発生しました。

hcndsRepository[n].log の KAPM02xxx-E のメッセージを参照してください (n は最も新しいファイルの番号です)。

aa...aa：リポジトリアクセスの障害内容

### KAPM01167-I (Linux の場合)

The database has stopped.

[対処]

データベースが停止しました。

### KAPM01168-E (Linux の場合)

The RD area of HBase is blocked.

[対処]

HBase の RD エリアが閉塞しています。

HiRDB が閉塞した原因を取り除いてから再実行してください。

### KAPM01169-E (Linux の場合)

Authentication of the JP1 token failed.

[対処]

JP1 トークンの認証に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM01170-I (Linux の場合)

The JP1 token will now be authenticated.

[対処]

JP1 トークンで認証を行います。

### KAPM01171-I (Linux の場合)

The JP1 token was successfully authenticated.

[対処]

JP1 トークンの認証に成功しました。

### KAPM01172-E (Linux の場合)

An error occurred while linking to the external authentication server.

[対処]

外部認証サーバ連携でエラーが発生しました。

次の対処をしてください。

LDAP の場合：

- 1.exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。
- 2.hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。
- 3.StartTLS で通信するときは、SSL の設定を確認してください。
- 4.OCSP が有効な場合、証明書が有効であるか確認してください。
- 5.原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

RADIUS の場合：

- 1.exauth.properties に設定されているホスト、ポート、およびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。
- 2.hcmds64radiussecret コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。
- 3.原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

Kerberos の場合：

- 1.exauth.properties に設定されているレルム名と KDC が正しいか確認してください。
- 2.ネットワークが正しく接続されているか確認してください。
- 3.外部認証サーバが Kerberos V5 プロトコルに対応（準拠）しているか確認してください。
- 4.原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

JP1/Base の場合：

- 1.プライマリサーバと同一ホスト上の JP1/Base が、正しく運用できることを確認してください。

2.原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

#### KAPM01174-I (Linux の場合)

Mutual authentication started.

[対処]

相互認証を開始します。

#### KAPM01175-I (Linux の場合)

Mutual authentication was successful.

[対処]

相互認証に成功しました。

#### KAPM01176-E (Linux の場合)

An attempt to acquire the trusted server ID failed.

[対処]

サーバ識別子の取得に失敗しました。

hcmds64chgsid コマンドでサーバ識別子を設定してください。

#### KAPM01177-E (Linux の場合)

An attempt to acquire the trusted server information has failed. (trusted server ID = aa...aa)

[対処]

接続先情報の取得に失敗しました。

hcmds64trust コマンドで、サーバ識別子が一致する接続先を設定してください。

aa...aa：サーバ識別子

#### KAPM01178-E (Linux の場合)

An attempt to load init.conf failed.

[対処]

init.conf の読み込みに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

#### KAPM01179-E (Linux の場合)

The list of library files could not be retrieved properly.



[対処]

ライブラリファイルの一覧を正しく取得できませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM01180-E (Linux の場合)

Granting of a permission failed because the client of the trusted server and the trusted server have different authentication methods. (user ID = aa...aa)

[対処]

接続元と接続先でユーザー認証方法が異なるため、権限の付与に失敗しました。

認証されたユーザーの管理方法を見直してください。

aa...aa：ユーザー ID

### KAPM01181-E (Linux の場合)

Authentication has failed.

[対処]

認証に失敗しました。

相互認証の環境を見直してください。

### KAPM01182-E (Linux の場合)

Authentication has failed. User ID = aa...aa

[対処]

認証に失敗しました。

相互認証の環境を見直してください。

aa...aa：認証したユーザーのユーザー ID

### KAPM01183-E (Linux の場合)

An error occurred in communication with the HSSO server.

[対処]

HSSO サーバへの接続でエラーが発生しました。

次の対処をしてください。

1.hcmds64trust コマンドで設定したホスト、ポート、プロトコルを使用して接続先の製品にアクセスできることを確認してください。

2.hcmds64trust コマンドで相互認証を行う製品への接続設定を見直してください。

### KAPM01184-E (Linux の場合)

An error occurred on the HSSO server.

[対処]

HSSO サーバでエラーが発生しました。

再実行してください。それでも問題が解決されない場合は、障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM01185-E (Linux の場合)

No groups that the user belongs to are registered.

[対処]

ユーザーが所属するグループが登録されていません。

ユーザーが所属する外部認証サーバのグループを登録し、そのグループに適切な権限を付与してください。

### KAPM01186-E (Linux の場合)

The authenticated user cannot be used in mutual authentication. (user ID = aa...aa)

[対処]

認証されたユーザーは、相互認証で利用できません。

相互認証で利用できるユーザーを使用してください。

aa...aa : ユーザー ID

### KAPM01205-E (Linux の場合)

No instance of Service associated with ServiceAccessPoint.

[対処]

ServiceAccessPointに関連した Service が取得できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM01206-E (Linux の場合)

No instance of SoftwareFeature associated with Service.

[対処]

Serviceに関連した SoftwareFeature が取得できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM01208-E (Linux の場合)

Exception in Repository. - aa...aa

[対処]

リポジトリへのアクセス中にエラーが発生しました。

hcndsRepository[n].log の KAPM02xxx-E のメッセージを参照してください (n は最も新しいファイルの番号です)。

aa...aa : リポジトリアクセスの障害内容

### KAPM01209-W (Linux の場合)

ServiceAccessPoint is not registered.

[対処]

ラウンチ情報が 1 件もリポジトリに登録されていません。

### KAPM01220-E (Linux の場合)

Communication with the external authentication server has failed.

[対処]

外部認証サーバとの通信に失敗しました。

次の対処をしてください。

LDAP の場合 :

1.exauth.properties に設定されているホスト, ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか, 外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

2.hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

3.StartTLS で通信するときは, SSL の設定を確認してください。

4.OCSP が有効な場合, 証明書が有効であるか確認してください。

5.問題が解決しない場合は, 原因究明と問題の解決のため, 詳細な調査が必要です。障害情報を収集し, 障害対応窓口ご連絡してください。

RADIUS の場合 :

1.exauth.properties に設定されているホスト, ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか, 外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

2.hcmds64radiussecret コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

3.問題が解決しない場合は, 原因究明と問題の解決のため, 詳細な調査が必要です。障害情報を収集し, 障害対応窓口ご連絡してください。

Kerberos の場合 :

1.exauth.properties に設定されているレルム名と KDC が正しいか確認してください。

2.ネットワークが正しく接続されているか確認してください。

- 3.外部認証サーバが Kerberos V5 プロトコルに対応（準拠）しているか確認してください。
- 4.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM01255-E (Linux の場合)

Exception in DeviceManager. DeviceManager returns FAILED. - aa...aa

[対処]

HiCommand Device Manager のレスポンス Status が FAILED です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa : HiCommand Device Manager から取得したエラーメッセージ

### KAPM01302-E (Linux の場合)

Can't get the host name or port number of DeviceManager from configuration.

[対処]

HiCommand Device Manager のホスト名またはポート番号がコンフィグファイルから取得できません。

HDVM.host および HDVM.port の値が init.conf に設定されていることを確認してください。

### KAPM01308-E (Linux の場合)

An attempt to communicate with Device Manager failed. URL = aa...aa

[対処]

HiCommand Device Manager との通信に失敗しました。

HiCommand Device Manager が起動しているか確認してください。または、次に示すファイルの HDVM.protocol, HDVM.host, HDVM.port の値が適切であることを確認してください。

Windows 版 : <HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>%conf%user.conf

Solaris 版または Linux 版 : /opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

aa...aa : HiCommand Device Manager サーバの URL

### KAPM01309-E (Linux の場合)

The Device Manager Server XML API version aa...aa is not supported.

[対処]

HiCommand Device Manager サーバ XML API のバージョン aa...aa はサポートしていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa : バージョン

### KAPM01312-E (Linux の場合)

DeviceManager Server version aa...aa is not supported.

[対処]

アクセス先の HiCommand Device Manager のバージョンはサポートしていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa : HiCommand Device Manager のバージョン

### KAPM01314-E (Linux の場合)

The connection to Device Manager timed out.

[対処]

HiCommand Device Manager とのコネクションがタイムアウトしました。

HiCommand Device Manager が起動していることを確認してください。

### KAPM01331-I (Linux の場合)

Connecting to DeviceManager Server specified by aa...aa

[対処]

aa...aa で指定される HiCommand Device Manager に接続を開始します。

aa...aa : HiCommand Device Manager の URL

### KAPM01336-E (Linux の場合)

URL aa...aa is invalid to DeviceManager Server.

[対処]

HiCommand Device Manager の URL の形式が不正です。

init.conf の HDVM.host または HDVM.port が正しく設定されているか確認してください。

aa...aa : HiCommand Device Manager の URL

### KAPM01337-E (Linux の場合)

Authentication Failed in DeviceManager.

[対処]

HiCommand Device Manager で認証エラーが発生しました。

指定したユーザーが HiCommand Device Manager に登録されているか確認してください。

### KAPM01338-E (Linux の場合)

I/O Error regarding connection to DeviceManager.

[対処]

HiCommand Device Manager への通信時に障害が発生しました。  
HiCommand Device Manager が起動していることを確認してください。

### KAPM01353-E (Linux の場合)

Can not map aa...aa.

[対処]

ユーザー権限のマッピングができません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa : ユーザー権限

### KAPM01401-I (Linux の場合)

Creating CIMClient.

[対処]

CIMClient の作成を開始します。

### KAPM01402-E (Linux の場合)

Can't create CIMClient. - aa...aa

[対処]

CIMClient の作成に失敗しました。

hcndsRepository[n].log の KAPM02xxx-E のメッセージを参照してください (n は最も新しいファイルの番号です)。

aa...aa : Exception のメッセージ

### KAPM01503-W (Linux の場合)

The default value will be set because the value set for HTTP KeepAlive is invalid. (parameter name = aa...aa, parameter value = bb...bb, parameter default value = cc...cc)

[対処]

HTTP KeepAlive の設定値に誤りがあるため、デフォルト値を設定します。

user.conf ファイルの aa...aa で指定したパラメーターの値を見直してください。

aa...aa : パラメーターの名称

bb...bb : パラメーターの値

cc...cc : パラメーターのデフォルト値

### KAPM02001-E (Linux の場合)

Can not be found database.

[対処]

データベースが見つかりません。

次に示すファイルの DATABASE.path の値を確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>\¥conf¥user.conf

Solaris 版または Linux 版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

### KAPM02001-W (Linux の場合)

Some of connection updated the same instance together. So didn't update the instance.

[対処]

ほかのコネクションが同時に同じインスタンスを更新したため、更新できませんでした。

更新対象が更新されているかを確認してください。更新されていない場合は、再度実行してください。

### KAPM02002-E (Linux の場合)

Your user name and password are not defined.

[対処]

データベースにアクセスするユーザー名、またはパスワードが不正です。

次に示すファイルの DATABASE.user または DATABASE.password の値を確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>\¥conf¥user.conf

Solaris 版または Linux 版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

### KAPM02003-E (Linux の場合)

An unknown host exception occurred while trying to open a socket connection to server.

[対処]

アクセスするデータベースのホスト名が不正です。

次に示すファイルの DATABASE.hostname の値を確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>\¥conf¥user.conf

Solaris 版または Linux 版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

### KAPM02004-E (Linux の場合)

No suitable driver.

[対処]

データベースにアクセスするドライバ名が不正です。

次に示すファイルの DATABASE.type の値を確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>%conf%user.conf

Solaris 版または Linux 版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

### KAPM02005-E (Linux の場合)

A socket exception occurred while trying to establish a socket connection to server.

[対処]

InterClient との通信でエラーが発生しました。

InterClient が起動しているかを確認してください。

### KAPM02006-E (Linux の場合)

InterServer is unable to locate the InterBase application or service.

[対処]

InterBase と通信ができませんでした。

InterBase のサービスが起動しているかを確認してください。

### KAPM02007-E (Linux の場合)

aa...aa

[対処]

SQLException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : Exception のメッセージ

### KAPM02008-E (Linux の場合)

aa...aa

[対処]

その他の例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : Exception のメッセージ

### KAPM02009-E (Linux の場合)

Failed to unlock a table when inserting a record or records.

[対処]

insert 時のコネクションの設定である Table-unlock 処理に失敗しました。



原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM02010-E (Linux の場合)

Update data doesn't exist.

[対処]

データが見つかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM02011-E (Linux の場合)

Delete data doesn't exist.

[対処]

データが見つかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM02012-E (Linux の場合)

Search data doesn't exist.

[対処]

データが見つかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM02013-E (Linux の場合)

Exception happened when some CIM class was used.

[対処]

CIM にセットされた値の読み出し、または使用する際にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM02014-E (Linux の場合)

An attempt to load the definition for a class has failed. Class name = aa...aa

[対処]

リポジトリからクラス情報を取得できません。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

aa...aa：対象となったクラス名

### KAPM02015-E (Linux の場合)

A class definition could not be found. Class name = aa...aa

[対処]

データベースのクラス情報定義テーブルからクラス情報を取得できません。

Single Sign On Service を再起動してください。

aa...aa：対象となったクラス名

### KAPM02016-E (Linux の場合)

A RepositoryException occurred.

[対処]

データベースの接続で例外が発生しました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02017-E (Linux の場合)

The parameter is null.

[対処]

パラメーターが null です。

本メッセージは、補足情報です。同一時間帯に出力されている他のメッセージを確認し、そのメッセージの対処にしてください。

### KAPM02018-E (Linux の場合)

The parameter is invalid.

[対処]

パラメーターが不正です。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02019-E (Linux の場合)

The CIMElement already exists.

[対処]

CIMElement が重複しています。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02020-E (Linux の場合)

Duplicate data exists.

[対処]

データが重複しています。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02021-E (Linux の場合)

The CIMElement could not be found.

[対処]

CIMElement が存在しません。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02023-E (Linux の場合)

The CIMObjectPath is incorrect. A key is required.

[対処]

CIMObjectPath が不正です。KEY プロパティが設定されていません。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02025-E (Linux の場合)

The CIMObjectPath contains an invalid property.

[対処]

CIMObjectPath が不正なプロパティを含んでいます。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02027-E (Linux の場合)

The key property could not be changed.

[対処]

KEY プロパティを変更しようとしてしました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02029-E (Linux の場合)

The initialize parameter is invalid.

[対処]

init.conf のパラメーターが不正です。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02030-E (Linux の場合)

An unsupported data type was used.

[対処]

未サポートのデータタイプが使用されました。  
あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02031-E (Linux の場合)

The CIMClass is invalid. A KEY property is required.

[対処]

CIMClass が不正です。KEY プロパティが設定されていません。  
あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02032-E (Linux の場合)

The CIMClass could not be deleted, because it contains instances.

[対処]

CIMClass がインスタンスを持っているため、削除できません。  
あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02033-E (Linux の場合)

The CIMClass could not be deleted, because it contains subclasses.

[対処]

CIMClass がサブクラスを持っているため、削除できません。  
あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02034-E (Linux の場合)

A ClassNotFoundException occurred.

[対処]

Java の Class が見つかりません。  
あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02035-E (Linux の場合)

A CIMInConnectionPoolException occurred.

[対処]

データベースの接続の取得に失敗しました。  
あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02036-E (Linux の場合)

A connection to the database could not be established.

[対処]

コネクションプールからデータベースの接続の取得に失敗しました。  
あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02038-W (Linux の場合)

A DeadLockException occurred. Description = aa...aa

[対処]

データベースでデッドロックが発生しました。  
あとに続く処理メッセージに従ってください。  
aa...aa：対象となったクラス名

### KAPM02039-W (Linux の場合)

A CIMInDeadLockException occurred.

[対処]

リポジトリでデッドロックが発生しました。  
あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02040-E (Linux の場合)

The CIMInstance is invalid.

[対処]

CIMInstance が不正です。  
あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02041-E (Linux の場合)

The CIMObjectPath is invalid.

[対処]

CIMObjectPath が不正です。  
本メッセージは、補足情報です。同一時間帯に出力されている他の  
メッセージを確認し、そのメッセージの対処にしたがってください。

### KAPM02042-E (Linux の場合)

The name of property is invalid.

[対処]

プロパティ名が不正です。  
あとに続く処理メッセージに従ってください。

#### KAPM02044-E (Linux の場合)

A DBNotFoundException occurred.  
[対処]  
データベースが見つかりません。  
あとに続く処理メッセージに従ってください。

#### KAPM02045-E (Linux の場合)

The CIMClass is invalid.  
[対処]  
CIMClass が不正です。  
あとに続く処理メッセージに従ってください。

#### KAPM02046-E (Linux の場合)

The CIMProperty is invalid. The KEY property must be set.  
[対処]  
CIMProperty が不正です。KEY プロパティが設定されていません。  
あとに続く処理メッセージに従ってください。

#### KAPM02047-E (Linux の場合)

The type of class is invalid.  
[対処]  
Vector に設定されている値が不正です。  
あとに続く処理メッセージに従ってください。

#### KAPM02048-E (Linux の場合)

Failed to get membership groups.  
[対処]  
メンバーグループの取得に失敗しました。  
あとに続く処理メッセージに従ってください。

#### KAPM02049-E (Linux の場合)

Not authorized object. ObjectName = aa...aa

[対処]

許可されないオブジェクトです。  
あとに続く処理メッセージに従ってください。  
aa...aa：オブジェクト名

### KAPM02050-E (Linux の場合)

Host name is invalid.

[対処]

ホスト名が間違っています。  
あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02051-E (Linux の場合)

Cannot connect to InterClient.

[対処]

InterClient へ接続できません。  
あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02052-E (Linux の場合)

Cannot connect to InterBase.

[対処]

InterBase へ接続できません。  
あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02053-E (Linux の場合)

SQLException occurred. Description = aa...aa

[対処]

SQLException が発生しました。  
あとに続く処理メッセージに従ってください。  
aa...aa：例外の詳細メッセージ

### KAPM02054-E (Linux の場合)

Exception occurred. Description = aa...aa

[対処]

Exception が発生しました。  
あとに続く処理メッセージに従ってください。

aa...aa：例外の詳細メッセージ

### KAPM02055-E (Linux の場合)

CIMException occurred. Description = aa...aa

[対処]

CIMException が発生しました。

本メッセージは、補足情報です。同一時間帯に出力されている他のメッセージを確認し、そのメッセージの対処にしてください。

aa...aa：例外の詳細メッセージ

### KAPM02056-E (Linux の場合)

A CIMClassNotFoundException occurred.

[対処]

CIMClassNotFoundException が発生しました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02057-E (Linux の場合)

IOException occurred. Description = aa...aa

[対処]

IOException が発生しました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

aa...aa：例外の詳細メッセージ

### KAPM02058-E (Linux の場合)

InterruptedException occurred. Description = aa...aa

[対処]

InterruptedException が発生しました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

aa...aa：例外の詳細メッセージ

### KAPM02059-E (Linux の場合)

The time limit for establishing a connection is over.

[対処]

コネクション作成タイムオーバーが発生しました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。



### KAPM02060-E (Linux の場合)

An attempt to establish a connection has failed.

[対処]

コネクション作成に失敗しました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02061-E (Linux の場合)

aa...aa

[対処]

KAPMxxxxx-E の詳細情報です。発生した例外オブジェクトとそのバックトレースを表します。

直前のメッセージ KAPMxxxxx-E を参照してください。

aa...aa：例外オブジェクト名と発生した原因、または例外オブジェクトのバックトレース

### KAPM02062-I (Linux の場合)

The get method changed the state to the standby state.

[対処]

get メソッドで待機状態になりました。

### KAPM02063-I (Linux の場合)

The createConnection method changed the state to the standby state.

[対処]

createConnection メソッドで待機状態になりました。

### KAPM02069-E (Linux の場合)

A time-over error occurred when connecting to the repository.

[対処]

コネクション取得時にタイムオーバーが発生しました。

ログイン時の場合は、もう一度ログインしてください。すでにログインをしている場合は、操作をもう一度繰り返してください。

### KAPM02070-E (Linux の場合)

A CIMUnavailableDatabaseException occurred. Detailed message of exception = aa...aa

[対処]

CIMUnavailableDatabaseException が発生しました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

aa...aa：例外の詳細メッセージ

### KAPM02071-E (Linux の場合)

HiRDB is not running.

[対処]

HiRDB が起動していません。

HiRDB を起動してください。

### KAPM02072-E (Linux の場合)

The password of a user connected to HiRDB is invalid. (user name = aa...aa)

[対処]

HiRDB に接続するユーザーのパスワードが不正です。

user.conf ファイルの HiRDB.password の値を確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ユーザー名

### KAPM02073-E (Linux の場合)

The user name of a user connected to HiRDB is invalid. (user name = aa...aa)

[対処]

HiRDB に接続するユーザー名が不正です。

user.conf ファイルの HiRDB.user の値を確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ユーザー名

### KAPM02074-W (Linux の場合)

The table name registered into DBMS is changed. Before= aa...aa After = bb...bb

[対処]

DBMS に登録するテーブル名を変更します。

aa...aa：変更前

bb...bb：変更後

### KAPM02075-E (Linux の場合)

An attempt to set a connection to the factory has failed.

[対処]

Factory にコネクションを設定できませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02076-I (Linux の場合)

Processing to initialize the connection pool was executed.

aa...aa: Initial value, bb...bb: Increment value, cc...cc: Maximum value, dd...dd: Keep-alive period, ee...ee: Timeout period, ff...ff: Number of retries, gg...gg: Retry interval

[対処]

コネクションプールを初期化しました。

aa...aa：初期値

bb...bb：増加値

cc...cc：最大値

dd...dd：生存時間

ee...ee：タイムアウト時間

ff...ff：リトライ回数

gg...gg：リトライ間隔

### KAPM02077-E (Linux の場合)

An attempt to release the connection of the connection pool has failed.

[対処]

コネクションプールのコネクションの解放に失敗した場合に表示します。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02078-E (Linux の場合)

A RepositoryException occurred. (details = aa...aa)

[対処]

RepositoryException が発生した場合に表示します。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：例外の詳細メッセージ

### KAPM02079-E (Linux の場合)

An attempt to release the JDBC connection has failed.

[対処]

JDBC 接続の解放に失敗した場合に表示します。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM02080-E (Linux の場合)

A CIMHeldRepositoryException has occurred. Exception message = aa...aa

[対処]

CIMHeldRepositoryException が発生しました。

HiRDB が閉塞した原因を取り除いてから、再実行してください。

aa...aa：例外の詳細メッセージ

### KAPM02081-E (Linux の場合)

A hcmdsDBUserManagementException has occurred. (exception message = aa...aa)

[対処]

hcmdsDBUserManagementException が発生しました。

HiRDB の設定と状態を確認してください。

aa...aa：例外のメッセージ

### KAPM02201-I (Linux の場合)

The method was invoked.

[対処]

メソッドが呼ばれました。

### KAPM02202-I (Linux の場合)

The following arguments were specified: aa...aa

[対処]

パラメーター aa...aa がメソッドの引数に指定されました。

aa...aa：パラメーター

### KAPM02203-I (Linux の場合)

External module processing has started. (module = aa...aa)

[対処]

外部モジュールの処理を開始しました。

aa...aa：モジュール名

### KAPM02204-I (Linux の場合)

External module processing has terminated. (module = aa...aa)

[対処]

外部モジュールの処理を終了しました。

aa...aa：モジュール名

### KAPM02210-E (Linux の場合)

The specified argument is null.

[対処]

指定された引数は null です。

### KAPM02211-E (Linux の場合)

The password is not set.

[対処]

パスワードが設定されていません。

### KAPM02212-E (Linux の場合)

Authentication has failed.

[対処]

認証に失敗しました。

### KAPM02213-E (Linux の場合)

An attempt to read the password file has failed.

[対処]

パスワードファイルの読み取りに失敗しました。

次に示すファイルの読み取り権限があることを確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントのインストールフォルダ>\¥conf¥.hbaspass

Solaris 版または Linux 版：/opt/HiCommand/Base/conf/.hbaspass

ファイルの読み取り権限がある場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM02214-E (Linux の場合)

An attempt to write to the password file has failed.

[対処]

パスワードファイルの書き込みに失敗しました。

次に示すファイルの書き込み権限があることを確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントのインストールフォルダ>\¥conf¥.hbaspass

Solaris 版または Linux 版：/opt/HiCommand/Base/conf/.hbaspass

ファイルの書き込み権限がある場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM02215-E (Linux の場合)

The authenticated user does not have permission to execute the method.

[対処]

認証されたユーザーはメソッドの実行権限を持っていません。

### KAPM02216-E (Linux の場合)

The specified user was not found.

[対処]

指定されたユーザーが見つかりませんでした。

### KAPM02217-E (Linux の場合)

The specified group was not found.

[対処]

指定されたグループが見つかりませんでした。

### KAPM02218-E (Linux の場合)

The specified user already exists.

[対処]

指定されたユーザーはすでに存在します。

### KAPM02219-E (Linux の場合)

The specified group already exists.

[対処]

指定されたグループはすでに存在します。

### KAPM02220-E (Linux の場合)

The specified user is already registered in the group.

[対処]

指定されたユーザーがすでにグループに登録されています。

### KAPM02221-E (Linux の場合)

hadmin cannot be registered in the group.

[対処]

hadmin はグループに登録できません。

### KAPM02222-E (Linux の場合)

An error occurred during user database access.

[対処]

ユーザーデータベースへのアクセス中にエラーが発生しました。

DBMS, HBase Storage Mgmt Web Service, HBase Storage Mgmt Common Service が起動していることを確認してください。起動している場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02223-E (Linux の場合)

The specified mode is unsupported.

[対処]

指定されたモードはサポートされていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02224-E (Linux の場合)

A fatal error occurred.

[対処]

致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02225-E (Linux の場合)

The specified user cannot be deleted.

[対処]

指定したユーザーは削除できません。

### KAPM02226-E (Linux の場合)

The specified group cannot be deleted.

[対処]

指定したグループは削除できません。

### KAPM02227-E (Linux の場合)

The common repository is stopping.

[対処]

共通リポジトリが停止しています。

DBMS が起動しているか確認してください。

### KAPM02228-E (Linux の場合)

The user ID is not set.

[対処]

ユーザー ID が設定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02229-E (Linux の場合)

The specified user ID is invalid.

[対処]

指定されたユーザー ID は不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02230-E (Linux の場合)

The specified password is invalid.

[対処]

指定されたパスワードは不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02231-E (Linux の場合)

The application type is not set.

[対処]

アプリケーションタイプが設定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。



### KAPM02232-E (Linux の場合)

The resource group ID is not set.

[対処]

リソースグループ ID が設定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM02233-E (Linux の場合)

The specified application is not registered.

[対処]

指定されたアプリケーションは登録されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM02234-I (Linux の場合)

The permissions for aa...aa will now be changed. (User ID = aa...aa)

[対処]

aa...aa のパーミッションを変更します。

aa...aa : ユーザー ID

### KAPM02235-I (Linux の場合)

The permissions for aa...aa were changed. (User ID = aa...aa)

[対処]

aa...aa のパーミッションを変更しました。

aa...aa : ユーザー ID

### KAPM02236-I (Linux の場合)

A user account will now be created. (User ID = aa...aa)

[対処]

ユーザーアカウントを作成します。

aa...aa : ユーザー ID

### KAPM02237-I (Linux の場合)

The user account was created successfully. (User ID = aa...aa)

[対処]

ユーザーアカウントを作成しました。

aa...aa：ユーザー ID

#### KAPM02238-I (Linux の場合)

The user-account properties will now be changed. (aa...aa)

[対処]

ユーザーアカウントのプロパティを変更します。

aa...aa：変更前のプロパティ一覧

#### KAPM02239-I (Linux の場合)

The user-account properties were changed. (aa...aa)

[対処]

ユーザーアカウントのプロパティを変更しました。

aa...aa：変更後のプロパティ一覧

#### KAPM02240-I (Linux の場合)

The resource-group properties will now be changed. (aa...aa)

[対処]

リソースグループのプロパティを変更します。

aa...aa：変更前のプロパティ一覧

#### KAPM02241-I (Linux の場合)

The resource-group properties were changed. (aa...aa)

[対処]

リソースグループのプロパティを変更しました。

aa...aa：変更後のプロパティ一覧

#### KAPM02242-I (Linux の場合)

The allocation status of the resource group will now be changed. (aa...aa)

[対処]

リソースグループの割り当て状態を変更します。

aa...aa：変更前の割り当て状態

#### KAPM02243-I (Linux の場合)

The allocation status of the resource group was changed. (aa...aa)

[対処]

リソースグループの割り当て状態を変更しました。

aa...aa：変更後の割り当て状態

### KAPM02244-I (Linux の場合)

The password will now be changed. (User ID = aa...aa)

[対処]

パスワードを変更します。

aa...aa：ユーザー ID

### KAPM02245-I (Linux の場合)

The password was changed. (User ID = aa...aa)

[対処]

パスワードを変更しました。

aa...aa：ユーザー ID

### KAPM02246-I (Linux の場合)

The user account will now be deleted. (User ID = aa...aa)

[対処]

ユーザーアカウントを削除します。

aa...aa：ユーザー ID

### KAPM02247-I (Linux の場合)

The user account was deleted. (User ID = aa...aa)

[対処]

ユーザーアカウントを削除しました。

aa...aa：ユーザー ID

### KAPM02248-I (Linux の場合)

The resource group will now be deleted. (resource group ID = aa...aa, resource group name = bb...bb)

[対処]

リソースグループを削除します。

aa...aa：リソースグループ ID

bb...bb：リソースグループ名

### KAPM02249-I (Linux の場合)

The resource group was deleted. (resource group ID = aa...aa, resource group name = bb...bb)

[対処]

リソースグループを削除しました。

aa...aa：リソースグループ ID

bb...bb：リソースグループ名

### KAPM02250-E (Linux の場合)

A resource group with the same name has already been registered. (resource group name = aa...aa)

[対処]

同じ名前のリソースグループが登録されています。

aa...aa：リソースグループ名

### KAPM02251-E (Linux の場合)

A user account with the same user ID has already been registered. (User ID = aa...aa)

[対処]

同じユーザー ID のユーザーアカウントが登録されています。

aa...aa：ユーザー ID

### KAPM02252-E (Linux の場合)

A resource group with the same ID has already been registered. (group ID = aa...aa)

[対処]

同じ ID のリソースグループが登録されています。

aa...aa：グループ ID

### KAPM02254-I (Linux の場合)

Request information: (API version = aa...aa, Command name = bb...bb, User ID or session ID = cc...cc)

[対処]

リクエストの情報を示します。

aa...aa：バージョン

bb...bb：コマンド名

cc...cc：ID

### KAPM02255-E (Linux の場合)

The specified version is not supported. (version = aa...aa)

[対処]

指定したバージョンはサポートされていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：バージョン

### KAPM02256-E (Linux の場合)

The specified command is not supported. (command = aa...aa)

[対処]

指定したコマンドはサポートされていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：コマンド名

### KAPM02257-E (Linux の場合)

Authentication has failed. (user ID = aa...aa)

[対処]

認証に失敗しました。

ユーザー ID とパスワードが正しいことを確認してください。

aa...aa：ユーザー ID

### KAPM02258-I (Linux の場合)

Response information: (API version = aa...aa, Command name = bb...bb, Response status = cc...cc)

[対処]

レスポンスの情報を示します。

aa...aa：バージョン

bb...bb：コマンド名

cc...cc：レスポンスの状態

### KAPM02259-I (Linux の場合)

Response information when an error occurs: (Error code = aa...aa, Description = bb...bb)

[対処]

エラー時のレスポンスの情報を示します。

aa...aa：エラーコード

bb...bb：エラーの説明

### KAPM02260-E (Linux の場合)

An attempt to communicate with a server has failed. (URL = aa...aa)

[対処]

サーバとの通信に失敗しました。

URL で指定するサーバの HBase Storage Mgmt Common Service または HBase Storage Mgmt Web Service が起動していることを確認してください。

aa...aa：サーバの URL

### KAPM02261-E (Linux の場合)

An attempt to parse the response has failed.

[対処]

レスポンスの解析に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02262-E (Linux の場合)

The request parameter is invalid.

[対処]

リクエストのパラメーターが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02263-E (Linux の場合)

This user does not have execution permissions. (ID = aa...aa)

[対処]

このユーザーには実行権限がありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：セッション ID

### KAPM02269-E (Linux の場合)

指定されたユーザーが見つかりません。

[対処]

指定されたユーザーが見つかりません。

ほかのユーザーによって、指定したユーザーが削除されたおそれがあります。表示を更新して選択したユーザーの登録状態を確認してください。

### KAPM02270-E (Linux の場合)

The same user ID already exists.

[対処]

同じユーザー ID がすでにあります。

ほかのユーザー ID を指定してください。

### KAPM02271-E (Linux の場合)

An attempt to communicate with a database has failed.

[対処]

データベースとの通信に失敗しました。

HiRDB が起動していることを確認してください。

### KAPM02272-E (Linux の場合)

An error occurred within the server.

[対処]

サーバエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM02273-I (Linux の場合)

The user will now be added. (ID = aa...aa, user ID = bb...bb)

[対処]

ユーザーを追加します。

aa...aa：セッション ID

bb...bb：追加対象のユーザー ID

### KAPM02274-I (Linux の場合)

The user was added successfully. (ID = aa...aa, user ID = bb...bb)

[対処]

ユーザーを追加しました。

aa...aa：セッション ID

bb...bb：追加対象のユーザー ID

### KAPM02275-I (Linux の場合)

The password will now be changed. (ID = aa...aa, user ID = bb...bb)

[対処]

パスワードを変更します。

aa...aa：セッション ID

bb...bb：変更対象のユーザー ID

### KAPM02276-I (Linux の場合)

The password was changed successfully. (ID = aa...aa, user ID = bb...bb)

[対処]

パスワードを変更しました。

aa...aa：セッション ID

bb...bb：変更対象のユーザー ID

### KAPM02277-I (Linux の場合)

The user profile will now be changed. (ID = aa...aa, user ID = bb...bb)

[対処]

プロフィールを変更します。

aa...aa：セッション ID

bb...bb：変更対象のユーザー ID

### KAPM02278-I (Linux の場合)

The user profile was changed successfully. (ID = aa...aa, user ID = bb...bb)

[対処]

プロフィールを変更しました。

aa...aa：セッション ID

bb...bb：変更対象のユーザー ID

### KAPM02279-I (Linux の場合)

The permissions will now be changed. (ID = aa...aa, user ID = bb...bb, permissions = cc...cc)

[対処]

権限を変更します。

aa...aa：セッション ID



bb...bb：変更対象のユーザー ID

cc...cc：変更後の権限

### KAPM02280-I (Linux の場合)

The permissions were changed successfully. (ID = aa...aa, user ID = bb...bb, permissions = cc...cc)

[対処]

権限を変更しました。

aa...aa：セッション ID

bb...bb：変更対象のユーザー ID

cc...cc：変更後の権限

### KAPM02281-I (Linux の場合)

The user will now be deleted. (ID = aa...aa, user ID = bb...bb)

[対処]

ユーザーを削除します。

aa...aa：セッション ID

bb...bb：削除対象のユーザー ID

### KAPM02282-I (Linux の場合)

The user was deleted successfully. (ID = aa...aa, user ID = bb...bb)

[対処]

ユーザーを削除しました。

aa...aa：セッション ID

bb...bb：削除対象のユーザー ID

### KAPM02283-E (Linux の場合)

The old password is incorrect. (ID = aa...aa, user ID = bb...bb)

[対処]

古いパスワードが正しくありません。

aa...aa：セッション ID

bb...bb：変更対象のユーザー ID

### KAPM02284-I (Linux の場合)

The user will now be locked. (ID = aa...aa, user ID = bb...bb)

[対処]

ユーザーをロックします。

aa...aa：セッション ID

bb...bb：ユーザー ID

### KAPM02285-I (Linux の場合)

The user was locked successfully. (ID = aa...aa, user ID = bb...bb)

[対処]

ユーザーをロックしました。

aa...aa：セッション ID

bb...bb：ユーザー ID

### KAPM02286-E (Linux の場合)

ユーザーのロックに失敗しました。aa...aa

[対処]

ユーザーのロックに失敗しました。

次に続くメッセージを参照してください。

aa...aa：詳細情報

### KAPM02287-I (Linux の場合)

The user will now be unlocked. (ID = aa...aa, user ID = bb...bb)

[対処]

ユーザーのロックを解除します。

aa...aa：セッション ID

bb...bb：ユーザー ID

### KAPM02288-I (Linux の場合)

The user was unlocked successfully. (ID = aa...aa, user ID = bb...bb)

[対処]

ユーザーのロックを解除しました。

aa...aa：セッション ID

bb...bb：ユーザー ID

### KAPM02289-E (Linux の場合)

ユーザーのロック解除に失敗しました。aa...aa

[対処]

ユーザーのロック解除に失敗しました。  
次に続くメッセージを参照してください。  
aa...aa：詳細情報

### KAPM02290-I (Linux の場合)

Authentication was successful. (user ID =aa...aa)

[対処]

認証に成功しました。  
aa...aa：ユーザー ID

### KAPM02291-W (Linux の場合)

Authentication has failed. aa...aa

[対処]

認証に失敗しました。  
aa...aa：詳細情報

### KAPM02292-W (Linux の場合)

Authentication has failed for aa...aa times in a row, so the user (bb...bb) was locked.

[対処]

aa...aa 回連続で認証に失敗したので、ユーザー"bb...bb"をロックしました。  
aa...aa：失敗した回数  
bb...bb：ユーザー ID

### KAPM02294-E (Linux の場合)

The RD area of HBase is blocked.

[対処]

HBase の RD エリアが閉塞しています。  
HiRDB が閉塞した原因を取り除いてから再実行してください。

### KAPM02295-E (Linux の場合)

A distinguished name has not been set.

[対処]

識別名が設定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02296-E (Linux の場合)

A domain name has not been set.

[対処]

ドメイン名が設定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02297-E (Linux の場合)

The specified distinguished name already exists. (distinguished name = aa...aa)

[対処]

指定された識別名はすでに存在します。

ほかの Distinguished Name を指定してください。

aa...aa：識別名

### KAPM02298-E (Linux の場合)

The specified distinguished name could not be found. (distinguished name = aa...aa)

[対処]

指定された識別名が見つかりません。

ほかのユーザーによって、指定した認可グループが削除されたおそれがあります。表示を更新したあとに、指定した認可グループの登録状態を確認してください。

aa...aa：識別名

### KAPM02301-E (Linux の場合)

hcmds.home is not set in the Java system properties.

[対処]

Java のシステムプロパティに hcmds.home が設定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02302-E (Linux の場合)

An error occurred during loading of a library.

[対処]

ライブラリーのロードエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02303-E (Linux の場合)

An attempt to acquire user information about a HiRDB-connected user has failed. error code = aa...aa

[対処]

HiRDB に接続するユーザーの情報取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：エラーコード

### KAPM02304-E (Linux の場合)

An attempt to set a system environment variable has failed. error code = aa...aa

[対処]

システム環境変数の設定に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：エラーコード

### KAPM02305-E (Linux の場合)

Attempts to set the system environment variables PDDIR and PATH have failed. error code = aa...aa

[対処]

システム環境変数の PDDIR, PATH の設定に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：エラーコード

### KAPM02306-E (Linux の場合)

An attempt to clear an HiRDB system environment variable has failed. error code = aa...aa

[対処]

HiRDB のシステム環境変数のクリアに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：エラーコード

### KAPM02307-E (Linux の場合)

The application type is required, but is not set.

[対処]

アプリケーションタイプが設定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02401-E (Linux の場合)

An attempt to read the file failed. (path = aa...aa)

[対処]

ファイルの読み込みに失敗しました。

指定のフォルダにファイルが存在する事を確認してください。

aa...aa : パス

### KAPM02409-E (Linux の場合)

A communication error occurred in an external authentication server. (error code = aa...aa)

[対処]

外部認証サーバの通信障害が発生しました。

次の対処をしてください。

LDAP の場合 :

1.exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

2.hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

3.StartTLS で通信するときは、SSL の設定を確認してください。

4.OCSP が有効な場合、証明書が有効であるか確認してください。

5.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

RADIUS の場合 :

1.exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

2.hcmds64radiussecret コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

3.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : エラーコード

### KAPM02410-W (Linux の場合)

Authentication with an external authentication server has failed. (user ID = aa...aa, host = bb...bb, port = cc...cc, protocol = dd...dd)

[対処]

ログインユーザーが外部認証サーバでの認証に失敗しました。

正しいユーザー ID とパスワードでログインしてください。

aa...aa : ユーザ ID

bb...bb : ホスト名

cc...cc : ポート番号

dd...dd : プロトコル

### KAPM02411-W (Linux の場合)

Authentication with an external authentication server has failed. The specified user was not found in the external authentication server. (user ID = aa...aa, host = bb...bb)

[対処]

ログインユーザーが外部認証サーバに見つかりません。

正しいユーザー ID とパスワードでログインしてください。

aa...aa : ユーザ ID

bb...bb : ホスト名

### KAPM02412-E (Linux の場合)

A naming exception occurred. (host = aa...aa, port = bb...bb, protocol = cc...cc)

[対処]

ネーミング例外が発生しました。

次の対処をしてください。

LDAP の場合 :

1.exauth.properties に設定されているホスト, ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか, 外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

2.hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

3.StartTLS で通信するときは, SSL の設定を確認してください。

4.OCSP が有効な場合, 次の対処をしてください。

- ・証明書が有効であるか確認してください。

5.問題が解決しないときは, 保守情報を取得し, 問い合わせ窓口に連絡してください。

RADIUS の場合 :

1.exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

2.hcmds64radiussecret コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

3.問題が解決しないときは、保守情報を取得し、問い合わせ窓口に連絡してください。

aa...aa：ホスト名  
bb...bb：ポート番号  
cc...cc：プロトコル

### KAPM02413-E (Linux の場合)

The negotiation for a TLS session has failed. (host = aa...aa, port = bb...bb, protocol = cc...cc)  
[対処]

TLS セッションのネゴシエーションに失敗しました。

次の対処をしてください。

LDAP の場合：

1.exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

2.hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

3.StartTLS で通信するときは、SSL の設定を確認してください。

4.OCSP が有効な場合、証明書が有効であるか確認してください。

5.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

RADIUS の場合：

1.exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

2.hcmds64radiussecret コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

3.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：ホスト名  
bb...bb：ポート番号  
cc...cc：プロトコル

### KAPM02414-I (Linux の場合)

Authentication with an external authentication server was successful. (user ID = aa...aa, host = bb...bb, port = cc...cc, protocol = dd...dd)



[対処]

ログインユーザーが外部認証サーバの認証に成功しました。

aa...aa：ユーザー ID

bb...bb：ホスト名

cc...cc：ポート番号

dd...dd：プロトコル

### KAPM02416-E (Linux の場合)

A communication error occurred in an external authentication server.

[対処]

外部認証サーバの通信障害が発生しました。

次の対処をしてください。

LDAP の場合：

- 1.exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。
- 2.hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。
- 3.StartTLS で通信するときは、SSL の設定を確認してください。
- 4.OCSP が有効な場合、次の対処をしてください。
  - ・証明書が有効であるか確認してください。
- 5.問題が解決しないときは、保守情報を取得し、問い合わせ窓口に連絡してください。

RADIUS の場合：

- 1.exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。
- 2.hcmds64radiussecret コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。
- 3.問題が解決しないときは、保守情報を取得し、問い合わせ窓口に連絡してください。

### KAPM02417-E (Linux の場合)

Communication with an external authentication server has failed. (host = aa...aa, port = bb...bb, protocol = cc...cc)

[対処]

LDAP サーバとの通信に失敗しました。

次の対処をしてください。

LDAP の場合：

- 1.exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

2.hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

3.StartTLS で通信するときは、SSL の設定を確認してください。

4.OCSP が有効な場合、証明書が有効であるか確認してください。

5.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

RADIUS の場合：

1.exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

2.hcmds64radiussecret コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

3.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ホスト名

bb...bb：ポート番号

cc...cc：プロトコル

## KAPM02418-E (Linux の場合)

The LDAP service cannot be used. (host = aa...aa, port = bb...bb, protocol = cc...cc)

[対処]

LDAP のサービスが利用できません。

次の対処をしてください。

LDAP の場合：

1.exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

2.hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

3.StartTLS で通信するときは、SSL の設定を確認してください。

4.OCSP が有効な場合、証明書が有効であるか確認してください。

5.問題が解決しないときは、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

RADIUS の場合：

1.exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

2.hcmds64radiussecret コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

3.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : ホスト名  
bb...bb : ポート番号  
cc...cc : プロトコル

### KAPM02419-W (Linux の場合)

Only local operation is available because the attempt to read the configuration file for the external authentication server has failed.

[対処]

exauth.properties ファイルの読み込みに失敗したため local で動作します。

exauth.properties ファイルの設定内容を見直してください。

### KAPM02422-W (Linux の場合)

A parameter in the exauth.properties file contains an invalid value (aa...aa = bb...bb). The default value (cc...cc) will be used.

[対処]

exauth.properties ファイルのパラメーターに指定した値が不正です。

exauth.properties ファイルの設定内容を見直してください。

aa...aa : パラメーター名称

bb...bb : パラメーターの値

cc...cc : デフォルト値

### KAPM02423-E (Linux の場合)

Authentication of the search user has failed. (host = aa...aa)

[対処]

LDAP サーバで検索ユーザーの認証に失敗しました。

hcmds64ldapuser コマンドで外部認証サーバのアクセスユーザーを登録してください。登録済みの場合は登録されているユーザーの設定内容を見直してください。

aa...aa : ホスト名

### KAPM02424-E (Linux の場合)

An error occurred in the external authentication server.

[対処]

LDAP サーバでエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM02425-E (Linux の場合)

A parameter was not specified. (parameter = aa...aa)

[対処]

exauth.properties ファイルに、パラメーターが指定されていません。

exauth.properties ファイルの設定内容を見直してください。

aa...aa：パラメーター名称

### KAPM02426-E (Linux の場合)

Authentication stopped because a setting in the configuration file for the external authentication server was invalid.

[対処]

exauth.properties ファイルの設定が不正のため、認証を中断します。

exauth.properties ファイルの設定内容を見直してください。

### KAPM02427-E (Linux の場合)

An invalid character was specified in the URL for a host name or a port number. (host = aa...aa, port = bb...bb)

[対処]

exauth.properties ファイルに指定したホスト名、またはポート番号に URL で指定できない文字が含まれています。

exauth.properties ファイルの設定内容を見直してください。

aa...aa：ホスト名

bb...bb：ポート番号

### KAPM02429-I (Linux の場合)

A RADIUS packet has been received. (packet information = aa...aa)

[対処]

RADIUS パケットを受信しました。

aa...aa：パケットの情報

### KAPM02430-E (Linux の場合)

Verification of a RADIUS packet has failed. (host = aa...aa, port = bb...bb, protocol = cc...cc, cause = dd...dd)

[対処]

RADIUS パケットの検証に失敗しました。

aa...aa：ホスト

bb...bb: ポート  
cc...cc: プロトコル  
dd...dd: 失敗の原因

### KAPM02431-E (Linux の場合)

The connection to an external authentication server has timed out. (host = aa...aa, port = bb...bb, protocol = cc...cc)

[対処]

外部認証サーバとの接続がタイムアウトしました。

次の対処をしてください。

LDAP の場合：

- 1.exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。
- 2.hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。
- 3.StartTLS で通信するときは、SSL の設定を確認してください。
- 4.OCSP が有効な場合、証明書が有効であるか確認してください。
- 5.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

RADIUS の場合：

- 1.exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。
- 2.hcmds64radiussecret コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。
- 3.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa: ホスト名

bb...bb: ポート番号

cc...cc: プロトコル

### KAPM02432-E (Linux の場合)

SSL-encrypted communication with the external authentication server has failed. (host = aa...aa, port = bb...bb, protocol = cc...cc)

[対処]

外部認証サーバとの SSL 暗号化通信に失敗しました。

次の対処をしてください。

LDAP の場合：

- 1.exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。
- 2.hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。
- 3.StartTLS で通信するときは、SSL の設定を確認してください。
- 4.OCSP が有効な場合、証明書が有効であるか確認してください。
- 5.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

RADIUS の場合：

- 1.exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。
- 2.hcmds64radiussecret コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。
- 3.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa: ホスト名

bb...bb: ポート番号

cc...cc: プロトコル

### KAPM02434-W (Linux の場合)

The lock processing was interrupted.

[対処]

ロック処理が中断されました。

User Management 権限を持つユーザーを少なくとも 1 人はいるように選択してください。

### KAPM02435-W (Linux の場合)

If the selected user accounts are locked, no more users will have the User Management permission.

[対処]

選択されたユーザーをロックした場合、User Management 権限を持つユーザーがいなくなります。

User Management 権限を持つユーザーを少なくとも 1 人はいるように選択してください。

### KAPM02436-E (Linux の場合)

Determination of whether lock processing was performed has failed.

[対処]

ロック処理実行判定が失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM02450-I (Linux の場合)

Authentication by an external authentication server was successful. (server type = aa...aa, host = bb...bb)

[対処]

ログインが正常に終了したことを示す監査ログです。

aa...aa: サーバ種別

bb...bb: ホスト名

### KAPM02451-W (Linux の場合)

Authentication by an external authentication server has failed. (server type = aa...aa, host = bb...bb)

[対処]

ログインに失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa: サーバ種別

bb...bb: ホスト名

### KAPM02452-I (Linux の場合)

A user's authentication method has been successfully changed. (authentication method = aa...aa, user ID = bb...bb)

[対処]

認証方式の変更が正常に終了したことを示す監査ログです。

aa...aa: 認証方式

bb...bb: ユーザー ID

### KAPM02453-E (Linux の場合)

An attempt to change a user's authentication method has failed. (authentication method = aa...aa, user ID = bb...bb)

[対処]

認証方式の変更に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa: 認証方式

bb...bb: ユーザー ID



### KAPM02454-E (Linux の場合)

Acquisition of SRV records failed. (domain name = aa...aa, protocol = bb...bb)

[対処]

SRV レコードの取得に失敗しました。

DNS サーバに SRV レコードが定義されているか確認してください。

aa...aa：ドメイン名

bb...bb：プロトコル

### KAPM02455-E (Linux の場合)

A domain has been removed from the domain list because the acquisition of SRV records failed. (domain name = aa...aa)

[対処]

SRV レコードの取得に失敗したため、ドメイン一覧から除外しました。

DNS サーバに SRV レコードが定義されているか確認してください。

aa...aa：ドメイン名

### KAPM02456-E (Linux の場合)

A function cannot be used because group mapping is disabled. (function name = aa...aa)

[対処]

外部認証グループ連携が無効のため、その機能は使用することができません。

外部認証サーバ連携用の exauth.properties ファイルの設定内容を見直してください。

aa...aa：機能名

### KAPM02457-E (Linux の場合)

Acquisition of the password file failed.

[対処]

パスワードファイルの取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM02458-E (Linux の場合)

A setting in the configuration file for the external authentication server (exauth.properties) is invalid.

[対処]

外部認証サーバ連携用の exauth.properties ファイルの内容が不正です。



外部認証サーバ連携用の exauth.properties ファイルの設定内容を見直してください。

### KAPM02459-E (Linux の場合)

The domain cannot be linked to. (domain name = aa...aa)

[対処]

連携することができないドメインです。

連携できるドメインを使用してください。

aa...aa：ドメイン名称

### KAPM02460-E (Linux の場合)

The specified instance is invalid.

[対処]

指定したインスタンスが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM02461-E (Linux の場合)

No device type has been specified.

[対処]

装置種別が指定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM02462-E (Linux の場合)

The specified device type is too long. (device type = aa...aa)

[対処]

装置種別に指定した文字列が長過ぎます。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：装置種別

### KAPM02463-E (Linux の場合)

The specified device type includes non-alphanumeric characters. (device type = aa...aa)

[対処]

装置種別に指定した文字列に英数字以外の文字が含まれています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：装置種別

### KAPM02464-E (Linux の場合)

No device number has been specified.

[対処]

装置製番が指定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02465-E (Linux の場合)

The specified device number is too long. (device number = aa...aa)

[対処]

装置製番に指定した文字列が長過ぎます。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：装置製番

### KAPM02466-E (Linux の場合)

The specified device number includes non-alphanumeric characters. (device number = aa...aa)

[対処]

装置製番に指定した文字列に英数字以外の文字が含まれています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：装置製番

### KAPM02467-E (Linux の場合)

The specified description is too long. (description = aa...aa)

[対処]

説明に指定した文字列が制限値を超えています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：説明

### KAPM02468-E (Linux の場合)

The specified ID is too long. (ID = aa...aa)

[対処]

ID に指定した文字列が長過ぎます。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : ID

### KAPM02469-E (Linux の場合)

The specified display name is too long. (display name = aa...aa)

[対処]

表示名に指定した文字列が長過ぎます。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : 表示名

### KAPM02470-E (Linux の場合)

No application has been specified.

[対処]

アプリケーションが指定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02471-E (Linux の場合)

No authorization information is specified for the user group.

[対処]

認可情報にユーザーグループが指定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02472-E (Linux の場合)

A resource group has been specified for the authorization information.

[対処]

認可情報にリソースグループが指定されています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02473-E (Linux の場合)

A role has been specified for the authorization information.

[対処]

認可情報にロールが指定されています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM02474-E (Linux の場合)

No display name has been specified.

[対処]

表示名が指定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM02475-E (Linux の場合)

The specified resource group was not found. (resource group ID = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

指定したリソースグループが見つかりませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：リソースグループ ID

bb...bb：装置種別

cc...cc：装置製番

### KAPM02476-E (Linux の場合)

The specified user group was not found. (user group ID = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

指定したユーザーグループが見つかりませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：ユーザーグループ ID

bb...bb：装置種別

cc...cc：装置製番

### KAPM02477-E (Linux の場合)

A user group with the same ID is already registered. (user group ID = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

同じ ID のユーザーグループが登録されています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ユーザーグループ I D

bb...bb：装置種別

cc...cc：装置製番

### KAPM02478-E (Linux の場合)

No ID has been specified.

[対処]

ID が指定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02479-E (Linux の場合)

An empty string has been specified for the ID.

[対処]

I Dに指定された文字列が空文字です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02480-W (Linux の場合)

The specified application is not registered. (application type = aa...aa)

[対処]

指定したアプリケーションは登録されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：アプリケーション種別

### KAPM02481-E (Linux の場合)

An application not compatible with the function was specified. (application type = aa...aa, function name = bb...bb)

[対処]

機能に対応していないアプリケーションが指定されました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：アプリケーション種別

bb...bb：機能名

### KAPM02482-E (Linux の場合)

The method cannot be used. (class name = aa...aa, method name = bb...bb)

[対処]

使用できないメソッドです。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：クラス名

bb...bb：メソッド名

### KAPM02483-W (Linux の場合)

Invalid authentication information has been registered. (application type = aa...aa)

[対処]

不正な認証情報が登録されています。

hcnds64intg コマンドを使用して、不正な認証データを削除してください。

aa...aa：アプリケーション種別

### KAPM02484-E (Linux の場合)

The specified user account is not registered. (user ID = aa...aa)

[対処]

指定したユーザーアカウントは登録されていません。

ユーザーアカウントが登録されているか確認してください。

aa...aa：ユーザー ID

### KAPM02485-E (Linux の場合)

The specified role was not found. (role ID = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

指定したロールが見つかりませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ロール ID

bb...bb：装置種別

cc...cc：装置製番

### KAPM02486-E (Linux の場合)

A role with the same ID has already been registered. (role ID = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

同じ ID のロールが登録されています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ロール ID

bb...bb：装置種別

cc...cc：装置製番

### KAPM02487-E (Linux の場合)

The same role name has already been registered. (role name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

同じロール名が登録されています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ロール名

bb...bb：装置種別

cc...cc：装置製番

### KAPM02488-E (Linux の場合)

The specified permission was not found. (permission = aa...aa, application type = bb...bb)

[対処]

指定したパーミッションが見つかりませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：パーミッション名

bb...bb：アプリケーション種別

### KAPM02489-E (Linux の場合)

Encoding failed. (character string = aa...aa)

[対処]

エンコードに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：文字列

### KAPM02490-E (Linux の場合)

An attempt to read the BuiltInUserGroup.properties file failed.

[対処]

BuiltInUserGroup.properties ファイルの読み込みに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02491-E (Linux の場合)

A user group with the same name is already registered. (user group name = aa...aa)

[対処]

同じ名前のユーザーグループが登録されています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ユーザーグループ名

### KAPM02492-E (Linux の場合)

The specified user group was not found. (user group name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

指定したユーザーグループが見つかりませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ユーザーグループ名

bb...bb：装置種別

cc...cc：装置製番

### KAPM02493-E (Linux の場合)

Multiple resource groups contain the same data. (class = aa...aa, data = bb...bb)



[対処]

マルチリソースグループのデータが重複しています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：クラス

bb...bb：データ

### KAPM02494-E (Linux の場合)

The specified resource group was not found. (resource group name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

指定したリソースグループが見つかりませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：リソースグループ名

bb...bb：装置種別

cc...cc：装置製番

### KAPM02502-E (Linux の場合)

次の条件を満たすパスワードを入力してください。

大文字が aa...aa 文字以上であること。

小文字が bb...bb 文字以上であること。

数字が cc...cc 文字以上であること。

記号が dd...dd 文字以上であること。

ユーザー ID と異なる値であること。

[対処]

次の条件を満たすパスワードを入力してください。

大文字が aa...aa 文字以上であること。

小文字が bb...bb 文字以上であること。

数字が cc...cc 文字以上であること。

記号が dd...dd 文字以上であること。

ユーザー ID と異なる値であること。

エラーメッセージに従って適切な値を入力してください。

aa...aa：最小文字数

bb...bb：最小文字数

cc...cc：最小文字数

dd...dd：最小文字数

### KAPM02503-E (Linux の場合)

大文字が aa...aa 文字以上であること。

[対処]

大文字が aa...aa 文字以上である必要があります。

エラーメッセージに従って適切な値を入力してください。

aa...aa：最小文字数

### KAPM02504-E (Linux の場合)

小文字が aa...aa 文字以上であること。

[対処]

小文字が aa...aa 文字以上である必要があります。

エラーメッセージに従って適切な値を入力してください。

aa...aa：最小文字数

### KAPM02505-E (Linux の場合)

数字が aa...aa 文字以上であること。

[対処]

数字が aa...aa 文字以上である必要があります。

エラーメッセージに従って適切な値を入力してください。

aa...aa：最小文字数

### KAPM02506-E (Linux の場合)

記号が aa...aa 文字以上であること。

[対処]

記号が aa...aa 文字以上である必要があります。

エラーメッセージに従って適切な値を入力してください。

aa...aa：最小文字数

### KAPM02507-E (Linux の場合)

ユーザー ID と異なる値であること。

[対処]

ユーザー ID と異なる値である必要があります。

エラーメッセージに従って適切な値を入力してください。

### KAPM02508-E (Linux の場合)

aa...aa 文字で入力してください。

[対処]

aa...aa 文字で入力してください。

エラーメッセージに従って適切な値を入力してください。

aa...aa : 最大文字数

### KAPM02509-E (Linux の場合)

ユーザー ID には次の文字を使用してください。 A~Z a~z 0~9 # + - . @ \_

[対処]

ユーザー ID には次の文字を使用してください。 A~Z a~z 0~9 # + - . @ \_

エラーメッセージに従って適切な値を入力してください。

### KAPM02510-I (Linux の場合)

Authentication by using a KDC was successful. (Kerberos principal = aa...aa, KDC = bb...bb)

[対処]

KDC での認証に成功しました。

aa...aa : Kerberos プリンシパル名

bb...bb : KDC のリスト

### KAPM02511-E (Linux の場合)

Communication with KDC failed. (KDC = aa...aa)

[対処]

KDC との通信に失敗しました。

指定した KDC が誤っていないか確認してください。

aa...aa : KDC のリスト

### KAPM02512-E (Linux の場合)

Resolution of the KDC host name failed. (KDC = aa...aa)

[対処]

KDC のホスト名の名前解決に失敗しました。

指定した KDC が誤っていないか確認してください。

KDC に設定されているホスト名が DNS サーバに登録されているか確認してください。

aa...aa : KDC のリスト

### KAPM02513-W (Linux の場合)

Authentication by using a KDC failed. (Kerberos principal = aa...aa, KDC = bb...bb)

[対処]

Kerberos 認証時に KDC での認証に失敗しました。

aa...aa : Kerberos プリンシパル名

bb...bb : KDC のリスト

### KAPM02514-I (Linux の場合)

The krb5.conf file, used for internal processing, was successfully deleted. (file name = aa...aa)

[対処]

内部処理用の krb5.conf ファイルの削除に成功しました。

aa...aa : ファイル名

### KAPM02515-W (Linux の場合)

Deletion of the krb5.conf file, used for internal processing, failed. (file name = aa...aa)

[対処]

内部処理用の krb5.conf ファイルの削除に失敗しました。

aa...aa : ファイル名

### KAPM02516-I (Linux の場合)

The krb5.conf file, used for internal processing, was successfully created. (file name = aa...aa)

[対処]

内部処理用の krb5.conf ファイルを作成しました。

aa...aa : ファイル名

### KAPM02517-E (Linux の場合)

Creation of the krb5.conf file, used for internal processing, failed. (file name = aa...aa)

[対処]

内部処理用の krb5.conf ファイルの作成に失敗しました。

指定したパスに対してファイルの作成権限があるかどうか確認してください。

aa...aa : ファイル名

### KAPM02518-I (Linux の場合)

A request to acquire SRV records was sent. (record key = aa...aa)

[対処]

SRV レコードの要求メッセージを送信しました。

aa...aa : SRV レコードのキー

### KAPM02519-E (Linux の場合)

Communication with the DNS server failed.

[対処]

DNS サーバとの通信に失敗しました。

OS に設定されている DNS サーバの設定内容が正しいか、または DNS サーバとのネットワークの状態が正常か確認してください。

### KAPM02520-E (Linux の場合)

The Kerberos authentication settings are invalid.

[対処]

Kerberos 認証の設定が不正です。

exauth.properties ファイルの Kerberos 認証に関する定義または検索用ユーザーの設定を見直してください。

### KAPM02521-E (Linux の場合)

The Kerberos realm or KDC definition is invalid. (realm name = aa...aa)

[対処]

Kerberos レルムまたは KDC の定義が不正です。

ex.auth.properties ファイルのレルムまたは KDC の定義を見直してください。

aa...aa : レルム名

### KAPM02522-W (Linux の場合)

The SRV records are undefined. (record key = aa...aa)

[対処]

SRV レコードが定義されていません。

aa...aa : SRV レコードのキー

### KAPM02523-I (Linux の場合)

Acquisition of the SRV records was successful. (SRV record = aa...aa)

[対処]

SRV レコードの取得に成功しました。

aa...aa : SRV レコード

### KAPM02524-E (Linux の場合)

Acquisition of the SRV records failed. (record key = aa...aa)

[対処]

SRV レコードの取得に失敗しました。

DNS サーバに SRV レコードが定義されているか確認してください。

aa...aa : SRV レコードのキー

### KAPM02525-E (Linux の場合)

An error occurred on the DNS server.

[対処]

DNS サーバでエラーが発生しました。

DNS サーバの稼働状態を確認してください。

### KAPM02526-I (Linux の場合)

Processing to identify the user account will now start. (user ID = aa...aa, server type = bb...bb)

[対処]

ユーザーアカウントを特定する処理を開始します。

aa...aa : ユーザー ID

bb...bb : 認証サーバのタイプ

### KAPM02527-I (Linux の場合)

The user account was found. (user ID = aa...aa, internal = bb...bb)

[対処]

ユーザーアカウントが見つかりました。

aa...aa : ユーザー ID

bb...bb : 外部認証サーバを使用するかどうかを示すブール値

### KAPM02528-I (Linux の場合)

The user account was not found. (user ID = aa...aa)

[対処]

ユーザーアカウントが見つかりませんでした。

aa...aa : ユーザー ID

### KAPM02529-I (Linux の場合)

The user account was identified. (user ID = aa...aa, external = bb...bb, Kerberos user = cc...cc, Kerberos realm = dd...dd)

[対処]

ユーザーアカウントを特定しました。

aa...aa : ユーザー ID

bb...bb : 外部認証サーバを使用するかどうかを示すブール値

cc...cc : Kerberos ユーザー名

dd...dd : Kerberos レルム名

### KAPM02551-E (Linux の場合)

The following characters can be used for the value: aa...aa

[対処]

ユーザー ID には次の文字を使用してください。

エラーメッセージに従って適切な値を入力してください。

aa...aa : 値

### KAPM02552-W (Linux の場合)

An invalid permission is registered. (application type = aa...aa)

[対処]

不正な権限が登録されています。

hcmds64intg コマンドを使用して、不正な認証データを削除してください。

aa...aa : アプリケーション種別

### KAPM02603-E (Linux の場合)

The resource group already exists. (resource group name = aa...aa)

[対処]

aa...aa というリソースグループは、すでにあります。

リソースグループ名称を確認し、ほかのリソースグループと名称が重ならないように変更してください。

aa...aa: リソースグループ名

### KAPM02604-E (Linux の場合)

An HcmdsInvalidOperationException occurred.

[対処]

ユーザー追加操作の設定が間違っています。

ユーザー追加の操作で設定が間違っていないかどうか確認してください。

### KAPM02605-E (Linux の場合)

An HcmdsAuthorizationException occurred.

[対処]

ユーザーを追加できる権限がありません。

ユーザーを追加できる権限のあるアカウントで実行してください。

### KAPM02606-E (Linux の場合)

An HcmdsUserManagementException occurred.

[対処]

ユーザー追加操作で問題が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02607-E (Linux の場合)

追加できるユーザーかどうかを確認してください。

[対処]

追加できるユーザーかどうかを確認してください。

追加できるユーザーかどうかを確認してください。

### KAPM02615-E (Linux の場合)

An HSSOException occurred.

[対処]

HSSOException が発生しました。

リポジトリが正常に起動しているか確認してください。確認できない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02616-E (Linux の場合)

An IOException occurred.

[対処]

IOException が発生しました。

ファイルの入出力が正しいか確認してください。確認できない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。



### KAPM02617-E (Linux の場合)

A CIMException occurred.

[対処]

CIMException が発生しました。

リポジトリへのアクセス方法が正しいか確認してください。確認できない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM02618-E (Linux の場合)

A CIMUnavailableDatabaseException occurred.

[対処]

CIMUnavailableDatabaseException が発生しました。

リポジトリへの接続が正しいか確認してください。確認できない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM02620-E (Linux の場合)

The resource group was not found.

[対処]

リソースグループが見つかりません。

### KAPM02625-E (Linux の場合)

The specified software definition aa...aa was not found.

[対処]

指定したソフトウェア定義 aa...aa が見つかりません。

aa...aa: アプリケーション名

### KAPM02630-I (Linux の場合)

A resource group has been created. (login ID = aa...aa, resource group name = bb...bb, module name = cc...cc)

[対処]

リソースグループが作成されました。(ログイン ID = aa...aa, リソースグループ名 = bb...bb, モジュール名 = cc...cc)

aa...aa: ログイン ID

bb...bb: リソースグループ名

cc...cc: モジュール名

### KAPM02631-I (Linux の場合)

A resource group has been deleted. (login ID = aa...aa, resource group ID = bb...bb, module name = cc...cc)

[対処]

リソースグループが削除されました。(ログイン ID = aa...aa, リソースグループ ID = bb...bb, モジュール名 = cc...cc)

aa...aa: ログイン ID

bb...bb: リソースグループ ID

cc...cc: モジュール名

### KAPM02632-I (Linux の場合)

A resource has been added. (login ID = aa...aa, resource group ID = bb...bb, module name = cc...cc)

[対処]

リソースが追加されました。(ログイン ID = aa...aa, リソースグループ ID = bb...bb, モジュール名 = cc...cc)

aa...aa: ログイン ID

bb...bb: リソースグループ ID

cc...cc: モジュール名

### KAPM02633-I (Linux の場合)

A resource has been removed. (login ID = aa...aa, resource group ID = bb...bb, module name = cc...cc)

[対処]

リソースが解除されました。(ログイン ID = aa...aa, リソースグループ ID = bb...bb, モジュール名 = cc...cc)

aa...aa: ログイン ID

bb...bb: リソースグループ ID

cc...cc: モジュール名

### KAPM02634-I (Linux の場合)

A resource group property has been edited. (login ID = aa...aa, resource group ID = bb...bb, module name = cc...cc)

[対処]

リソースグループプロパティが編集されました。(ログイン ID = aa...aa, リソースグループ ID = bb...bb, モジュール名 = cc...cc)

aa...aa: ログイン ID

bb...bb: リソースグループ ID

cc...cc: モジュール名

### KAPM02635-E (Linux の場合)

Creation of a resource group has failed. (login ID = aa...aa, resource group name = bb...bb, module name = cc...cc)

[対処]

リソースグループの作成に失敗しました。(ログイン ID = aa...aa, リソースグループ ID = bb...bb, モジュール名 = cc...cc)

aa...aa: ログイン ID

bb...bb: リソースグループ名

cc...cc: モジュール名

### KAPM02636-E (Linux の場合)

Deletion of a resource group has failed. (login ID = aa...aa, resource group ID = bb...bb, module name = cc...cc)

[対処]

リソースグループの削除に失敗しました。(ログイン ID = aa...aa, リソースグループ ID = bb...bb, モジュール名 = cc...cc)

aa...aa: ログイン ID

bb...bb: リソースグループ ID

cc...cc: モジュール名

### KAPM02637-E (Linux の場合)

Addition of a resource has failed. (login ID = aa...aa, resource group ID = bb...bb, module name = cc...cc)

[対処]

リソースの追加に失敗しました。(ログイン ID = aa...aa, リソースグループ ID = bb...bb, モジュール名 = cc...cc)

aa...aa: ログイン ID

bb...bb: リソースグループ ID

cc...cc: モジュール名

### KAPM02638-E (Linux の場合)

Removal of a resource has failed. (login ID = aa...aa, resource group ID = bb...bb, module name = cc...cc)

[対処]

リソースの解除に失敗しました。(ログイン ID = aa...aa, リソースグループ ID = bb...bb, モジュール名 = cc...cc)

aa...aa: ログイン ID

bb...bb: リソースグループ ID

cc...cc: モジュール名

### KAPM02639-E (Linux の場合)

An attempt to edit a resource group property has failed. (login ID = aa...aa, resource group ID = bb...bb, module name = cc...cc)

[対処]

リソースグループプロパティの編集に失敗しました。(ログイン ID = aa...aa, リソースグループ ID = bb...bb, モジュール名 = cc...cc)

aa...aa: ログイン ID

bb...bb: リソースグループ ID

cc...cc: モジュール名

### KAPM02650-I (Linux の場合)

A parameter has been sent. (HSSO token = aa...aa, application name = bb...bb)

[対処]

パラメーターが送付されました。(HSSO トークン = aa...aa, アプリケーション名 = bb...bb)

aa...aa: HSSO トークン

bb...bb: アプリケーション名

### KAPM02651-I (Linux の場合)

The software definition aa...aa does not exist.

[対処]

リポジトリ内に指定されたソフトウェア定義 aa...aaがありません。

aa...aa: アプリケーション名

### KAPM02652-I (Linux の場合)

aa...aa is not associated with a resource bundle.

[対処]

aa...aa はリソースバンドルと関連を持っていません。

aa...aa: アプリケーション名

### KAPM02654-E (Linux の場合)

A ResourceTabHandleException occurred.

[対処]

ResourceTabHandleException が発生しました。

ソフトウェア定義、またはリソースバンドルを正しく登録しているか見直してください。

### KAPM02656-I (Linux の場合)

A parameter has been sent. (HSSO token = aa...aa, application name = bb...bb, resource group ID = cc...cc, resource group name = dd...dd)

[対処]

パラメーターが送付されました。(HSSO トークン = aa...aa, アプリケーション名 = bb...bb, リソースグループ ID = cc...cc, リソースグループ名 = dd...dd)

aa...aa: HSSO トークン

bb...bb: アプリケーション名

cc...cc: リソースグループ ID

dd...dd: リソースグループ名

### KAPM02659-I (Linux の場合)

No users that can be added exist.

[対処]

追加できるユーザーがいません。

### KAPM02660-I (Linux の場合)

A user has been added successfully. (resource group name = aa...aa, user name = bb...bb)

[対処]

ユーザーの追加に成功しました。(リソースグループ名 = aa...aa, ユーザー名 = bb...bb)

aa...aa: リソースグループ名

bb...bb: ユーザー名

### KAPM02661-I (Linux の場合)

A user has been removed successfully. (resource group name = aa...aa, user name = bb...bb)

[対処]

ユーザー解除に成功しました。(リソースグループ名 = aa...aa, ユーザー名 = bb...bb)

aa...aa: リソースグループ名

bb...bb: ユーザー名

### KAPM02670-I (Linux の場合)

A resource group has been created.

[対処]

リソースグループが作成されました。

### KAPM02671-I (Linux の場合)

A resource group has been deleted.

[対処]

リソースグループが削除されました。

### KAPM02672-I (Linux の場合)

A resource has been added.

[対処]

リソースが追加されました。

### KAPM02674-I (Linux の場合)

A resource group property has been edited.

[対処]

リソースグループプロパティが編集されました。

### KAPM02675-E (Linux の場合)

Creation of a resource group has failed.

[対処]

リソースグループの作成に失敗しました。

### KAPM02676-E (Linux の場合)

Deletion of a resource group has failed.

[対処]

リソースグループの削除に失敗しました。

### KAPM02677-E (Linux の場合)

Addition of a resource has failed.

[対処]

リソースの追加に失敗しました。

### KAPM02679-E (Linux の場合)

An attempt to edit a resource group property has failed.

[対処]

リソースグループプロパティの編集に失敗しました。

### KAPM02704-W (Linux の場合)

An invalid RUAccessPoint object was created. Addition to the launch list is not performed. Name=aa...aa, URL=bb...bb, TokenVersion=cc...cc, IconUrl=dd...dd, IconMsg=ee...ee

[対処]

不正な RUAccessPoint オブジェクトが作成されました。ラウンチリストへは追加しません。

aa...aa : 表示名

bb...bb : ラウンチ URL

cc...cc : トークンバージョン

dd...dd : アイコン URL

ee...ee : アイコンメッセージ

### KAPM02705-E (Linux の場合)

CIMException occurred. The processing that acquires RUAccessPoint will now be interrupted.

[対処]

CIMException が発生しました。RUAccessPoint の取得が中断されます。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02706-E (Linux の場合)

The URL format is failed. URL=aa...aa

[対処]

URL の形式が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : URL

### KAPM02801-I (Linux の場合)

[SQL]: aa...aa

[対処]

実行した SQL ステートメントです。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

aa...aa：実行した SQL ステートメント

### KAPM02802-E (Linux の場合)

A HcmdsExecException occurred. Message=aa...aa, Reason=bb...bb

[対処]

HcmdsExecException が発生しました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

aa...aa：例外のメッセージ

bb...bb：例外の詳細メッセージ

### KAPM02803-E (Linux の場合)

Option is invalid.

[対処]

コマンドのオプションが不正です。

オプションを確認してください。

### KAPM02804-E (Linux の場合)

A Exception occurred. Message=aa...aa

[対処]

例外が発生しました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

aa...aa：例外の詳細メッセージ

### KAPM02805-E (Linux の場合)

[Stack Trace]:aa...aa

[対処]

スタックトレースを出力します。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

aa...aa：例外のスタックトレース

### KAPM02806-E (Linux の場合)

A FileNotFoundException occurred.

[対処]

FileNotFoundException が発生しました。

指定のフォルダにファイルが存在することを確認してください。



### KAPM02807-E (Linux の場合)

A IOException occurred.

[対処]

IOException が発生しました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02809-E (Linux の場合)

A SQLException occurred. Message=aa...aa

[対処]

SQLException が発生しました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

aa...aa：例外の詳細メッセージ

### KAPM02810-E (Linux の場合)

An EXECUPDATE statement failed. Execution SQL statement = aa...aa

[対処]

EXECUPDATE ステートメントが失敗しました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

aa...aa：実行した SQL ステートメント

### KAPM02811-E (Linux の場合)

A ClassNotFoundException occurred.

[対処]

ClassNotFoundException が発生しました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02812-E (Linux の場合)

A SQL statement failed. Message=aa...aa, Reason=bb...bb

[対処]

SQL ステートメントが失敗しました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

aa...aa：エラーメッセージ

bb...bb：理由

### KAPM02813-E (Linux の場合)

An EXECQUERY statement failed. Execution SQL statement = aa...aa

[対処]

EXECQUERY ステートメントが失敗しました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

aa...aa：実行した SQL ステートメント

### KAPM02814-E (Linux の場合)

A SQLException occurred.

[対処]

SQLException が発生しました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM02815-E (Linux の場合)

File is not found. file-name = aa...aa

[対処]

ファイルが見つかりません。

指定のフォルダにファイルが存在することを確認してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM02816-I (Linux の場合)

Record No.: aa...aa

[対処]

レコード番号を表示します。

aa...aa：レコード番号

### KAPM02817-I (Linux の場合)

Column count: aa...aa

[対処]

カラムの数を表示します。

aa...aa：カラムの数

### KAPM02818-I (Linux の場合)

aa...aa: bb...bb

[対処]

カラム名と値の組を表示します。

aa...aa：カラム名

bb...bb：値

### KAPM02891-E (Linux の場合)

DB is not found.

[対処]

データベースが見つかりません。

次に示すファイルの DATABASE.path の値を確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>%conf%user.conf

Solaris 版または Linux 版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

### KAPM02892-E (Linux の場合)

User name or password is invalid.

[対処]

ユーザー名とパスワードが不正です。

次に示すファイルの DATABASE.user または DATABASE.password の値を確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>%conf%user.conf

Solaris 版または Linux 版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

### KAPM02893-E (Linux の場合)

The host name is invalid.

[対処]

ホスト名が不正です。

次に示すファイルの DATABASE.hostname の値を確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>%conf%user.conf

Solaris 版または Linux 版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

### KAPM02894-E (Linux の場合)

No suitable driver exists.

[対処]

適当なドライバではありません。

次に示すファイルの DATABASE.type の値を確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>%conf%user.conf

Solaris 版または Linux 版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

### KAPM02895-E (Linux の場合)

A connection to InterClient could not be established.

[対処]

InterClient への接続が確立できません。

InterClient が起動しているかを確認してください。

### KAPM02896-E (Linux の場合)

A connection to InterBase could not be established.

[対処]

InterBase への接続が確立できません。

InterBase のサービスが起動しているかを確認してください。

### KAPM02899-E (Linux の場合)

Fatal error.

[対処]

処理を続行できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM02901-I (Linux の場合)

[Trace]: aa...aa

[対処]

トレースメッセージです。

次に示すメッセージが出力されます。

- Read legacy record.
- Order of hcndsID change from x to 0.
- Change legacy record.
- Update CIMClient From 01-00 to 01-01
- Already update.
- Update DB Version.
- Create TNB\_Classes.
- Create TNB\_ClassAttribute.
- Drop TNB\_SERVICEACCESSBYSAP.
- Drop TNB\_SOFTWAREFEATURESERVICEIMPL.
- Drop CIMClasses.
- Succeed in update DataBase.

aa...aa：トレースメッセージ

### KAPM02902-E (Linux の場合)

A ClassNotFoundException occurred.

[対処]

Java の Class が見つかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02903-E (Linux の場合)

A HcmdsUpdateException occurred. Message = aa...aa, Reason = bb...bb

[対処]

HcmdsUpdateException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：例外の詳細メッセージ

bb...bb：例外発生理由

### KAPM02904-E (Linux の場合)

An option is invalid.

[対処]

コマンドのオプションが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM02905-E (Linux の場合)

An exception occurred. Message = aa...aa

[対処]

例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：例外の詳細メッセージ

### KAPM02906-E (Linux の場合)

[Stack Trace]: aa...aa

[対処]

スタックトレースです。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：例外のスタックトレース

### KAPM02907-E (Linux の場合)

A SQLException occurred. Message = aa...aa

[対処]

SQLException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：例外の詳細メッセージ

### KAPM02910-E (Linux の場合)

A SELECT statement failed. Table name = aa...aa

[対処]

SELECT ステートメントに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：操作テーブル名

### KAPM02911-E (Linux の場合)

An ALTER statement failed. Table name = aa...aa

[対処]

ALTER ステートメントに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：操作テーブル名

### KAPM02912-E (Linux の場合)

A DROP statement failed. Table name = aa...aa

[対処]

DROP ステートメントに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：操作テーブル名

### KAPM02913-E (Linux の場合)

An UPDATE statement failed. Table name = aa...aa

[対処]

UPDATE ステートメントに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：操作テーブル名

### KAPM02914-E (Linux の場合)

An EXECUPDATE statement failed. Execution SQL statement = aa...aa

[対処]

EXECUPDATE ステートメントに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：実行した SQL ステートメント

### KAPM02980-I (Linux の場合)

Update CIMClient from 01-00 to 01-01.

[対処]

データベースの更新を開始します。

### KAPM02981-I (Linux の場合)

The database has already been updated.

[対処]

すでにデータベースが更新されています。

### KAPM02982-I (Linux の場合)

The database was successfully updated.

[対処]

データベースの更新に成功しました。

### KAPM02991-E (Linux の場合)

DB is not found.

[対処]

データベースが見つかりません。

次に示すファイルの DATABASE.path が正しく設定されているか確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>\¥conf¥user.conf

Solaris 版または Linux 版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

### KAPM02992-E (Linux の場合)

User name or password is invalid.

[対処]

データベースにアクセスするユーザー名、またはパスワードが不正です。

次に示すファイルの DATABASE.user および DATABASE.password が正しく設定されているか確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>\¥conf¥user.conf

Solaris 版または Linux 版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

### KAPM02993-E (Linux の場合)

The host name is invalid.

[対処]

アクセスするデータベースのホスト名が不正です。

次に示すファイルの DATABASE.hostname が正しく設定されているか確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>\¥conf¥user.conf

Solaris 版または Linux 版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

### KAPM02994-E (Linux の場合)

No suitable driver exists.

[対処]

データベースにアクセスするドライバ名が不正です。

次に示すファイルの DATABASE.type が正しく設定されているか確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>\¥conf¥user.conf

Solaris 版または Linux 版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

### KAPM02995-E (Linux の場合)

A connection to InterClient could not be established.

[対処]

InterClient との通信でエラーが発生しました。

InterClient が起動しているかを確認してください。



### KAPM02996-E (Linux の場合)

A connection to InterBase could not be established.

[対処]

InterBase と通信ができませんでした。

InterBase のサービスが起動しているかを確認してください。

### KAPM02999-E (Linux の場合)

Fatal error.

[対処]

例外エラーが発生しました。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM03001-E (Linux の場合)

Illegal parameters have been specified to create HSSO Context.

[対処]

HSSO コンテキスト生成時のパラメーターに誤りがあります。

正しいユーザー ID, パスワードを指定してください。

### KAPM03004-E (Linux の場合)

HSSO サーバでエラーが発生しました。

[対処]

HSSO サーバでエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03005-E (Linux の場合)

CIM クライアント生成時にエラーが発生しました。

[対処]

CIM クライアント生成時にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03006-E (Linux の場合)

An unexpected error occurred.

[対処]

予期しないエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM03007-E (Linux の場合)

ブラウザがフレームに対応していません。

[対処]

ブラウザがフレームに対応していません。

ブラウザは Internet Explorer 5.5 以降または Netscape 6 以降を使用してください。

### KAPM03026-E (Linux の場合)

A CIMException was generated during Console screen display processing.

[対処]

コンソール画面の表示処理中に CIMException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM03050-E (Linux の場合)

JP1/IM-View から送信されてくるパラメタが不正です。

[対処]

JP1/IM-View から送信されてくるパラメーターが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM03051-E (Linux の場合)

The Launchurl is invalid.

[対処]

Launchurl が正しくありません。

### KAPM03052-E (Linux の場合)

The JP1user ID is invalid.

[対処]

JP1 ユーザー ID が正しくありません。

### KAPM03053-E (Linux の場合)

The JP1token is invalid.

[対処]

JP1 トークンが正しくありません。

### KAPM03054-E (Linux の場合)

An acquisition failure occurred in RequestDispatcher.

[対処]

リクエストディスパッチャーが取得できませんでした。

### KAPM03055-E (Linux の場合)

JavaScript が有効になっていません。

[対処]

JavaScript が有効になっていません。

JavaScript を使用できるブラウザを使用してください。また、スクリプトを拒否する設定になっている場合は、JavaScript が使用できるよう、ブラウザの設定を変更してください。

### KAPM03080-E (Linux の場合)

HSSOIllegalArgumentException:Illegal parameters have been specified to create HSSO Context.

[対処]

不正なパラメーターのため HSSO コンテキストを作成できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03081-E (Linux の場合)

HSSONotRegisteredException: The application is not registered.

[対処]

指定されたアプリケーション名が存在しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03082-E (Linux の場合)

HSSOAuthenticationException: Authentication failed.

[対処]

認証に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM03083-E (Linux の場合)

HSSOServerErrorException: An error occurred in HSSO Server.

[対処]

HSSO サーバでエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM03084-E (Linux の場合)

IOException: HSSO SERVER Connection Error.

[対処]

HSSO サーバへの接続でエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM03085-E (Linux の場合)

HSSOIllegalArgumentException: "createToken()" was used before authentication.

[対処]

認証成功前に"createToken()"が使用されました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM03086-E (Linux の場合)

HSSOIllegalStateException: An unsupported version is specified.

[対処]

サポートしていないバージョンが指定されました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM03087-E (Linux の場合)

An error occurred while accessing the DBMS.

[対処]

DBMS へのアクセス中にエラーが発生しました。

DBMS, HBase Storage Mgmt Web Service, および HBase Storage Mgmt Common Service が起動していることを確認してください。起動している場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03105-E (Linux の場合)

A CIMException was generated during menu bar display processing.

[対処]

メニューバーの表示処理中に CIMException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03106-E (Linux の場合)

A CIMException was generated during subwindow display processing.

[対処]

サブウィンドウの表示処理中に CIMException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03107-E (Linux の場合)

A CIMRepositoryException was generated during menu bar display processing.

[対処]

メニューバーの表示処理中に CIMRepositoryException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03108-E (Linux の場合)

A CIMRepositoryException was generated during subwindow display processing.

[対処]

サブウィンドウの表示処理中に CIMRepositoryException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03109-E (Linux の場合)

A CIMProviderException was generated during menu bar display processing.

[対処]

メニューバーの表示処理中に CIMProviderException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM03110-E (Linux の場合)

A CIMProviderException was generated during subwindow display processing.

[対処]

サブウィンドウの表示処理中に CIMProviderException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM03111-E (Linux の場合)

An exception was generated during menu bar display processing.

[対処]

メニューバーの表示処理中に予期しないエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM03112-E (Linux の場合)

An exception was generated during subwindow display processing.

[対処]

サブウィンドウの表示処理中に予期しないエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM03113-E (Linux の場合)

A NoSuchElementException was generated during menu bar display processing.

[対処]

メニューバーの表示処理中に NoSuchElementException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM03114-E (Linux の場合)

A NoSuchElementException was generated during subwindow display processing.

[対処]

サブウィンドウの表示処理中に NoSuchElementException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03119-I (Linux の場合)

ログアウトしますか？

[対処]

ログアウトしますか？

### KAPM03120-I (Linux の場合)

アプリケーションを終了しますか？

[対処]

アプリケーションを終了しますか？

### KAPM03122-E (Linux の場合)

The request parameter for a launch is invalid.

[対処]

ラウンチに必要なリクエストパラメーターが不正です。

再度実行してください。表示できない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03123-E (Linux の場合)

Could not acquire the required parameter. ParmName=aa...aa

[対処]

必須パラメーターが取得できません。

再度実行してください。表示できない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：パラメーター名

### KAPM03124-E (Linux の場合)

Failed to changing of token version. Token=aa...aa

[対処]

トークンのバージョン変換に失敗しました。

再度実行してください。表示できない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：トークン名

### KAPM03125-E (Linux の場合)

Failed to getting of service information. Description=aa...aa

[対処]

サービス情報の取得に失敗しました。

再度実行してください。表示できない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：詳細

### KAPM03304-E (Linux の場合)

パス文字列の取得に失敗しました。

[対処]

パス文字列の取得に失敗しました。

再度ログインしてください。

### KAPM03354-W (Linux の場合)

A value is not set because an argument is invalid.

[対処]

引数が不正であるため、値はセットされません。

### KAPM03355-W (Linux の場合)

A value is not acquired because an argument is invalid.

[対処]

引数が不正であるため、値は取得されません。

### KAPM03356-W (Linux の場合)

A default is set because an argument is invalid. default = aa...aa

[対処]

引数が不正であるため、デフォルトがセットされます。

aa...aa：デフォルト

### KAPM03357-E (Linux の場合)

A parameter of request is invalid. paramName = aa...aa, value = bb...bb

[対処]

リクエストのパラメーターが不正です。

再度ログインしてください。



aa...aa：パラメーター名

bb...bb：値

### KAPM03358-E (Linux の場合)

The tree element is invalid. treeElement = aa...aa

[対処]

ツリーエレメントが不正に作成されました。

再度ログインしてください。

aa...aa：ツリーエレメント

### KAPM03361-E (Linux の場合)

An attempt to get the root element data has failed.

[対処]

ルート要素の情報取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03362-E (Linux の場合)

An attempt to get the common repository has failed.

[対処]

リポジトリの取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03363-E (Linux の場合)

An attempt to get the common resource has failed.

[対処]

共通リソースの取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03364-E (Linux の場合)

The registered data in the common repository is invalid.

[対処]

リポジトリに登録されているデータが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03366-E (Linux の場合)

An attempt to get the name of default view is invalid. application name = aa...aa

[対処]

デフォルトビュー名の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：アプリケーション名

### KAPM03368-W (Linux の場合)

An invalid association definition exists in the repository. instance = aa...aa

[対処]

不正なアソシエーション定義がリポジトリに存在します。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：インスタンス

### KAPM03370-W (Linux の場合)

A tree element relation (TNB\_AssocNavigationDef) is invalid. name=aa...aa, associationClass=bb...bb, fromName=cc...cc, toClassName=dd...dd, fromRole=ee...ee, toRole=ff...ff

[対処]

不正なツリー要素関連 (TNB\_AssocNavigationDef) が存在します。

aa...aa：関連名

bb...bb：関連クラス

cc...cc：関連元クラス名

dd...dd：関連先クラス名

ee...ee：関連元属性

ff...ff：関連先属性

### KAPM03371-W (Linux の場合)

A tree element relation (TNB\_AllInstanceNavigationDef) is invalid. name=aa...aa, fromName=bb...bb, toClassName=cc...cc

[対処]

不正なツリー要素関連 (TNB\_AllInstanceNavigationDef) が存在します。

aa...aa : 関連名

bb...bb : 関連元クラス名

cc...cc : 関連先クラス名

### KAPM03375-W (Linux の場合)

An attempt to get the tree element data has failed. element = aa...aa

[対処]

ツリー要素の取得に失敗しました。

aa...aa : エレメント

### KAPM03377-W (Linux の場合)

A tree has not been created in the state where the specification object was opened.

objectName = aa...aa

[対処]

指定オブジェクトをオープンした状態で、ツリーを作成できませんでした。

aa...aa : オブジェクト名

### KAPM03378-W (Linux の場合)

The specified object does not exist or is not shown in the tree. pathName = aa...aa,

objectName = bb...bb

[対処]

指定されたオブジェクトは存在しないか、ツリーに表示されていません。

aa...aa : パス名

bb...bb : オブジェクト名

### KAPM03379-E (Linux の場合)

An attempt to create a tree from a request has failed.

[対処]

リクエストからのツリーの作成に失敗しました。

再度ログインしてください。

### KAPM03380-W (Linux の場合)

An active object was not found. By default, the root object will be set.

[対処]

アクティブオブジェクトが見つかりませんでした。デフォルトでルートオブジェクトがセットされます。

### KAPM03381-E (Linux の場合)

内部エラーが発生しました。"再表示"ボタンを押すと初期のオブジェクトツリーを表示します。表示できない場合は再度ログインから始めてください。

[対処]

内部エラーが発生しました。[再表示] ボタンを押すと初期のオブジェクトツリーを表示します。表示できない場合は、再度ログインから始めてください。

[再表示] ボタンを押して初期のオブジェクトツリーを表示してください。表示できない場合は、再度ログインしてください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM03382-E (Linux の場合)

内部エラーが発生しました。"再表示"ボタンを押すと初期のオブジェクトツリーを表示します。表示できない場合は保守情報を取得し、問い合わせ窓口ご連絡してください。

[対処]

内部エラーが発生しました。[再表示] ボタンを押すと初期のオブジェクトツリーを表示します。

[再表示] ボタンを押して初期のオブジェクトツリーを表示してください。表示できない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03383-E (Linux の場合)

内部エラーが発生しました。操作をし直してください。それでも問題が解決されない場合、再度ログインから始めてください。

[対処]

内部エラーが発生しました。操作をし直してください。それでも問題が解決されない場合は、再度ログインから始めてください。

次の対処をしてください。

1. 直前の操作をし直す。
2. 再度ログインしてみる。
3. 問題が解決しない場合は、保守情報を取得して、問い合わせ窓口にご連絡する。

### KAPM03384-E (Linux の場合)

内部エラーが発生しました。操作をし直してください。それでも問題が解決されない場合、保守情報を取得し、問い合わせ窓口にご連絡してください。

[対処]

内部エラーが発生しました。

直前の操作をし直してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03501-E (Linux の場合)

選択されたオブジェクトから CIM オブジェクト名が得られません。

[対処]

選択されたオブジェクトから CIM オブジェクト名が得られません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03502-W (Linux の場合)

There is no default method.

[対処]

デフォルトメソッドが存在しません。

### KAPM03503-W (Linux の場合)

The repository data is invalid, so the localization object acquisition failed.

[対処]

リポジトリデータが不正なため地域化オブジェクト取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03504-W (Linux の場合)

A resource is not found, so the localization object acquisition failed.

[対処]

リソースが見つからないため地域化オブジェクト取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03505-W (Linux の場合)

選択されたオブジェクトはすでに削除されています。

[対処]

選択されたオブジェクトはすでに削除されています。

統合コンソール画面の NavigationFrame の [更新] リンクを押してください。

### KAPM03702-E (Linux の場合)

A HSSOIllegalStateException occurred during launch.

[対処]

Launch 実行中に HSSOIllegalStateException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03703-E (Linux の場合)

An attempt to get to the URL encoding of a token failed.

token = aa...aa

[対処]

トークンの URL エンコードに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：トークン

### KAPM03708-E (Linux の場合)

A HSSOAuthenticationException was generated during user profile display processing.

[対処]

ユーザープロフィール表示時に HSSOAuthenticationException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03709-E (Linux の場合)

A HSSOIllegalArgumentException was generated during user profile display processing.

[対処]

ユーザープロフィール表示時に HSSOIllegalArgumentException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03710-E (Linux の場合)

A HSSOServerErrorException was generated during user profile display processing.

[対処]

ユーザープロフィール表示時に HSSOServerErrorException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03712-E (Linux の場合)

An attempt to get membership groups failed.

[対処]

所属グループの取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM03716-E (Linux の場合)

The format of the URL bb...bb for the object aa...aa is invalid.

[対処]

オブジェクト aa...aa の URL bb...bb の形式が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：オブジェクト名

bb...bb：URL

### KAPM03717-W (Linux の場合)

The resource bb...bb for object aa...aa cannot be accessed.

[対処]

オブジェクト aa...aa のリソース bb...bb にアクセスできません。

aa...aa：オブジェクト名

bb...bb：リソース名

### KAPM03718-E (Linux の場合)

The data format of the resource bb...bb for the object aa...aa is invalid..

[対処]

オブジェクト aa...aa のリソース bb...bb は不正なデータ形式です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：オブジェクト名

bb...bb：リソース名

### KAPM03721-E (Linux の場合)

The attribute bb...bb for object aa...aa is missing.

[対処]

オブジェクト aa...aa に属性 bb...bb がありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：オブジェクト名

bb...bb：関連先属性値

### KAPM03722-E (Linux の場合)

The resource information of bb...bb for object aa...aa is missing.

[対処]

オブジェクト aa...aa の関連 bb...bb にリソースの情報がありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：オブジェクト名

bb...bb：関連名

### KAPM03723-E (Linux の場合)

Property cc...cc of bb...bb for object aa...aa is missing.

[対処]

オブジェクト aa...aa の関連 bb...bb に属性 cc...cc がありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：オブジェクト名

bb...bb：関連名

cc...cc：関連先属性値

### KAPM03931-W (Linux の場合)

セッションが無効です。ログインからやり直してください。

[対処]

セッションが無効です。ログインし直してください。

画面を閉じて、ログインページから再びログインしてください。

### KAPM03951-E (Linux の場合)

内部エラーが発生しました。

[対処]

内部エラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。



### KAPM03952-E (Linux の場合)

An attempt to get the Session has failed.

[対処]

セッションの取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM03954-E (Linux の場合)

An attempt to get the HSSOSubject has failed.

[対処]

HSSOSubject の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM03956-E (Linux の場合)

正常にログインされていません。

[対処]

正常にログインされていません。

正しいユーザー ID、パスワードを指定し、ログインし直してください。

### KAPM03957-E (Linux の場合)

リポジトリアクセス時にエラーが発生しました。

[対処]

リポジトリアクセス時にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM03958-E (Linux の場合)

リクエストの種類が不正です。

[対処]

リクエストの種類が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM03960-E (Linux の場合)

An attempt to get the string from the ResourceBundle failed.

[対処]

リソースバンドルからの文字列の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03961-E (Linux の場合)

"aa...aa" のリクエストディスパッチャ取得に失敗しました。

[対処]

"aa...aa" のリクエストディスパッチャの取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：予期していないオペレーション名

### KAPM03962-E (Linux の場合)

An attempt to get the application name has failed.

[対処]

アプリケーション名の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03963-E (Linux の場合)

認証に失敗しました。

[対処]

認証に失敗しました。

ログインし直してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM03964-E (Linux の場合)

Single Sign On Server でエラーが発生しました。

[対処]

Single Sign On Server でエラーが発生しました。

次の対処をしてください。

1. HiCommand V3.x シリーズを使用している場合は、InterBase が起動していることを確認する。HiCommand V4.x シリーズ以降を使用している場合は、HiRDB が起動していることを確認する。
2. HiCommand Device Manager を使用している場合は、起動していることを確認する。
3. HiCommand Device Manager の Web サーバ機能が使用するポートが正しいか確認する。

4. hcmdssup コマンドでリポジトリの場所を変更している場合は、変更したポートが正しいか確認する。
5. 問題が解決しない場合は、保守情報を取得して、問い合わせ窓口に連絡する。

### KAPM03965-E (Linux の場合)

Single Sign On Server でエラーが発生しました。

[対処]

Single Sign On Server でエラーが発生しました。

次の対処をしてください。

1. HiCommand V3.x シリーズを使用している場合は、InterBase が起動していることを確認する。起動していない場合は、InterBase を起動させてから再度ログインする。起動している場合は、Single Sign On Server を再起動してから再度ログインする。

HiCommand V4.x シリーズ以降を使用している場合は、HiRDB が起動していることを確認する。起動していない場合は、HiRDB を起動させてから再度ログインする。起動している場合は、Single Sign On Server を再起動してから、再度ログインする。

2. HiCommand Device Manager を使用している場合は、起動していることを確認する。

3. HiCommand Device Manager の Web サーバ機能が使用するポートに誤りがないことを確認する。

4. hcmdssup コマンドでリポジトリの場所を変更している場合は、変更したポートに誤りがないことを確認する。

5. 問題が解決しない場合は、保守情報を取得して、問い合わせ窓口に連絡する。

### KAPM03966-E (Linux の場合)

Single Sign On Server の通信に失敗しました。

[対処]

Single Sign On Server の通信に失敗しました。

接続先の Web サーバまたはプロキシサーバで障害が発生しています。次の対処をしてください。

1. Single Sign On Server が起動していることを確認する。

2. HiCommand Device Manager の Web サーバ機能が使用するポートが正しいか確認する。

3. hcmdssup コマンドでリポジトリの場所を変更している場合は、変更したポートが正しいか確認する。

### KAPM03967-E (Linux の場合)

Single Sign On Server の通信に失敗しました。

[対処]

Single Sign On Server の通信に失敗しました。

接続先の Web サーバまたはプロキシサーバで障害が発生しています。次の対処をしてください。

1. Common Web Service が起動していることを確認する。

- HiCommand Device Manager の Web サーバ機能が使用するポートが正しいか確認する。
- hcmdssup コマンドでリポジトリの場所を変更している場合は、変更したポートが正しいか確認する。

### KAPM03968-E (Linux の場合)

The token is invalid. token=aa...aa.

[対処]

トークンが無効です。

ログインし直してください。

aa...aa：トークン

### KAPM03969-E (Linux の場合)

The request is invalid.token=aa...aa. The name of application=bb...bb.

[対処]

要求が不正です。

ログインし直してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：トークン

bb...bb：アプリケーション名

### KAPM03970-E (Linux の場合)

The request is invalid.token=aa...aa. The name of application=bb...bb.

[対処]

要求が不正です。

ログインからやり直してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：トークン

bb...bb：アプリケーション名

### KAPM03971-E (Linux の場合)

The application is not registered. The name of application=aa...aa.

[対処]

アプリケーションが登録されていません。

ログインし直してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：アプリケーション名

### KAPM04001-I (Linux の場合)

usage start.

[対処]

コマンドの usage 出力メソッドを開始するときに表示します。

### KAPM04002-I (Linux の場合)

usage is finished.

[対処]

コマンドの usage 出力メソッドを終了するときに表示します。

### KAPM04003-I (Linux の場合)

hcmdssup start.

[対処]

hcmdssup コマンドを開始しました。

### KAPM04004-I (Linux の場合)

hcmdssup is finished.

[対処]

hcmdssup コマンドが終了しました。

### KAPM04006-W (Linux の場合)

Log initialization has failed.

[対処]

hcmdssup 中のログを出力するための処理が失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04007-E (Linux の場合)

File is not found. file-name=aa...aa

[対処]

ファイルが見つかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM04008-E (Linux の場合)

The error has occurred in file access. file-name=aa...aa

[対処]

hssso.conf にアクセス時にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM04009-E (Linux の場合)

aa...aa

[対処]

hcmdssup の処理中に NumberFormatException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：NumberFormatException のメッセージ

### KAPM04010-E (Linux の場合)

aa...aa

[対処]

hcmdssup の処理中に IllegalArgumentException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：IllegalArgumentException のメッセージ

### KAPM04011-E (Linux の場合)

aa...aa

[対処]

File オブジェクトの生成などで NullPointerException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：NullPointerException のメッセージ

### KAPM04012-E (Linux の場合)

aa...aa

[対処]

hcmdssup 中の処理で IndexOutOfBoundsException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : IndexOutOfBoundsException のメッセージ

### KAPM04013-E (Linux の場合)

aa...aa

[対処]

システムプロパティにアクセスしようとしたときに SecurityException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : SecurityException のメッセージ

### KAPM04014-E (Linux の場合)

aa...aa

[対処]

予想外の例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : Exception のメッセージ

### KAPM04022-E (Linux の場合)

Hostname is too long.

[対処]

ホスト名が長過ぎます。

ホスト名は 64bytes 以下にしてください。

### KAPM04023-E (Linux の場合)

Portnumber is invalid.

[対処]

ポート番号が不正です。

ポート番号は 1 から 65535 の間の値にしてください。

### KAPM04024-E (Linux の場合)

Portnumber is invalid.

[対処]

ポート番号が不正です。

ポート番号が int 型の範囲外と考えられます。引数を確認してください。

#### KAPM04025-I (Linux の場合)

hcmdssup has succeeded.

[対処]

hcmdssup コマンドが成功しました。

#### KAPM04026-E (Linux の場合)

hcmdssup has failed.

[対処]

hcmdssup コマンドが失敗しました。

直前のメッセージに従って対処してください。

#### KAPM04027-E (Linux の場合)

The SSL port number is invalid.

[対処]

ポート番号が不正です。

ポート番号は 1 から 65535 までの値を設定してください。

#### KAPM04028-E (Linux の場合)

The SSL port number is invalid.

[対処]

ポート番号が不正です。

ポート番号が整数型ではありません。引数を確認してください。

#### KAPM04034-E (Linux の場合)

An attempt to read the configuration file failed.

[対処]

hssso.conf ファイルの読み込みに失敗しました。

次のことを確認してください。

- ・ hssso.conf ファイルがあること。
- ・ hssso.conf ファイルのアクセス権限があること。
- ・ hssso.conf ファイルが使用中でないこと。

また、ほかの設定ファイルもアクセス権限などが変更されているおそれがあります。

hssso.conf ファイルと同様に見直してください。



### KAPM04035-E (Linux の場合)

An attempt to write to the configuration file failed.

[対処]

hssso.conf ファイルの書き込みに失敗しました。

次のことを確認してください。

- ・ hssso.conf ファイルがあること。
- ・ hssso.conf ファイルのアクセス権限があること。
- ・ hssso.conf ファイルが使用中でないこと。

また、ほかの設定ファイルもアクセス権限などが変更されているおそれがあります。

hssso.conf ファイルと同様に見直してください。

### KAPM04036-E (Linux の場合)

The specified command line input is invalid. (input data = aa...aa)

[対処]

指定したコマンドラインが不正です。

正しいオプションを指定してからコマンドを再実行してください。

aa...aa：入力値

### KAPM04038-E (Linux の場合)

The specified host name is invalid.

[対処]

指定したホスト名が不正です。

正しいオプションを指定してからコマンドを再実行してください。

### KAPM04040-E (Linux の場合)

The specified port number is invalid.

[対処]

指定したポート番号が不正です。

正しいオプションを指定してからコマンドを再実行してください。

### KAPM04042-E (Linux の場合)

The specified SSL port number is invalid.

[対処]

指定した SSL ポート番号が不正です。

正しいオプションを指定してからコマンドを再実行してください。

### KAPM04050-I (Linux の場合)

The command hcmds64prmset ended successfully.

[対処]

コマンドが終了しました。

### KAPM04051-E (Linux の場合)

The command hcmds64prmset has failed.

[対処]

コマンドが失敗しました。

正しいオプションを指定してからコマンドを再実行してください。

### KAPM04052-E (Linux の場合)

An option is invalid.

[対処]

指定したコマンドラインが不正です。

コマンド形式を確認してください。

### KAPM04059-E (Linux の場合)

The specified host name is too long.

[対処]

指定したホスト名が長過ぎます。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM04061-E (Linux の場合)

The value specified for an option is invalid.

[対処]

オプションに指定した値が不正です。

オプションに指定した値を見直し、正しい値を入力してください。

### KAPM04062-I (Linux の場合)

This server is set as a primary server.

[対処]

プライマリサーバ設定となっている場合に表示されるメッセージです。

### KAPM04063-I (Linux の場合)

This server is set as a secondary server.

[対処]

セカンダリサーバ設定となっている場合に表示されるメッセージです。

### KAPM04064-W (Linux の場合)

The configuration file was re-created because it was missing.

[対処]

hssso.conf ファイルがないなどの原因によって、hssso.conf ファイルへの書き込みに失敗しました。次のことを確認してください。

- ・ hssso.conf ファイルがあること。
- ・ hssso.conf ファイルのアクセス権限があること。
- ・ hssso.conf ファイルが使用中でないこと。

また、ほかの設定ファイルもないおそれがあります。

hssso.conf ファイルと同様に見直してください。

### KAPM04065-I (Linux の場合)

HBase Storage Mgmt Web SSO Service is set to disabled.

[対処]

HBase Storage Mgmt Web SSO Service を無効にする設定にしました。

### KAPM04066-I (Linux の場合)

HBase Storage Mgmt Web SSO Service is set to enabled.

[対処]

HBase Storage Mgmt Web SSO Service を有効にする設定にしました。

### KAPM04067-I (Linux の場合)

This server is set as a primary server.

[対処]

プライマリーサーバとして設定しました。

### KAPM04068-I (Linux の場合)

This server is set as a secondary server.

[対処]

セカンダリーサーバとして設定しました。

### KAPM04069-W (Linux の場合)

An attempt to set the port number failed because the host name is not set. Change the port number together with the host name.

[対処]

セカンダリサーバの接続ポートを変更する場合、ホスト名も変更する必要があります。  
ホスト名と合わせて、接続ポート番号を変更してください。

### KAPM04101-E (Linux の場合)

Container server name is invalid. Server= aa...aa

[対処]

コンテナサーバ名が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：コンテナサーバ名

### KAPM04102-E (Linux の場合)

Archive file is not found. file=aa...aa

[対処]

アーカイブファイルが見つかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：アーカイブファイル名

### KAPM04103-E (Linux の場合)

Program type is invalid. type=aa...aa

[対処]

プログラム種別が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：プログラム種別

### KAPM04104-I (Linux の場合)

Starting web application registration...

[対処]

アプリケーションの登録を開始します。

### KAPM04105-E (Linux の場合)

Privilege is invalid.

[対処]

コマンドを実行する権限がありません。

Administrator 権限を持っているユーザーでコマンドを実行してください。

### KAPM04106-E (Linux の場合)

Cannot get tmpjavavm.properties file name.

[対処]

tmpjavavm.properties ファイル名の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04107-E (Linux の場合)

Failed to get service registration status. service=aa...aa

[対処]

サービス登録ステータスの取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : サービス名

### KAPM04108-E (Linux の場合)

Cannot get javavm.properties file name.

[対処]

javavm.properties ファイル名の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04109-E (Linux の場合)

Cannot set JavaVM option.

[対処]

JavaVM オプション定義の設定に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04110-E (Linux の場合)

Cannot set Java options.

[対処]

Java オプションの設定に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM04111-E (Linux の場合)

An attempt to check whether a program type exists in the hcmdswebpp.ini file has failed.

[対処]

プログラム種別が hcmdswebpp.ini ファイルに存在するかどうかのチェックに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM04112-E (Linux の場合)

Cannot write hcmdswebpp.ini file.

[対処]

サービス登録状態の hcmdswebpp.ini ファイルへの書き込みが失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM04113-E (Linux の場合)

Service registration has failed. service=aa...aa

[対処]

サービスの登録に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：サービス名

### KAPM04114-E (Linux の場合)

Failed to get service registration status. service=aa...aa

[対処]

サービス登録ステータスの取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：サービス名

### KAPM04115-E (Linux の場合)

Service registration has failed. service=aa...aa

[対処]

サービスの登録に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：サービス名

### KAPM04116-I (Linux の場合)

hcmdsweb registration has succeeded.

[対処]

登録処理が成功しました。

### KAPM04117-I (Linux の場合)

Starting web application deletion...

[対処]

アプリケーションの削除を開始します。

### KAPM04118-E (Linux の場合)

Program type is not registered. type=aa...aa

[対処]

プログラム種別は登録されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：プログラム種別

### KAPM04119-E (Linux の場合)

Cannot delete service and folder.

[対処]

サービスとフォルダを削除できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04120-E (Linux の場合)

Cannot delete hcmdswebpp.ini file.

[対処]

hcmdswebpp.ini ファイルからサービス登録状態を削除できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04121-I (Linux の場合)

hcmdsweb deletion has succeeded.

[対処]

削除処理が成功しました。

### KAPM04122-E (Linux の場合)

Cannot get only a war file name.

[対処]

war ファイル名だけ取得できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04123-E (Linux の場合)

Cannot get hcmdswebpp.ini file name.

[対処]

hcmdswebpp.ini ファイル名の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04124-E (Linux の場合)

Cannot get tmp hcmdswebpp.ini file name.

[対処]

一時 hcmdswebpp.ini ファイル名の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04125-E (Linux の場合)

Log initialization has failed.

[対処]

ログを出力するための処理が失敗しました。



原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM04126-E (Linux の場合)

Cannot insert new line character.

[対処]

改行文字の挿入に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM04127-E (Linux の場合)

An attempt to exchange hcmdswebpp.ini with tmpcmdswbwebpp.ini has failed.

[対処]

hcmdswebpp.ini ファイルと一時 hcmdswebpp.ini ファイル交換に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM04128-E (Linux の場合)

hcmdsweb registration has failed.

[対処]

登録処理が失敗しました。

直前のメッセージに従って対処してください。

#### KAPM04129-E (Linux の場合)

hcmdsweb deletion has failed.

[対処]

削除処理が失敗しました。

直前のメッセージに従って対処してください。

#### KAPM04130-E (Linux の場合)

Cannot read hcmdswebpp.ini file.

[対処]

hcmdswebpp.ini ファイルの読み込みに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04131-E (Linux の場合)

OpenSCManager command error.

[対処]

OpenSCManager コマンドの実行時にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04132-E (Linux の場合)

Access is denied.

[対処]

アクセスが拒否されました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04133-E (Linux の場合)

The parameter is incorrect.

[対処]

パラメーターが間違っています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04134-E (Linux の場合)

The database specified does not exist.

[対処]

指定されたデータベースは存在しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04135-E (Linux の場合)

An unexpected error occurred. Error code = aa...aa

[対処]

想定外のエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : 終了コード

### KAPM04136-E (Linux の場合)

RegOpenKeyEx command error.ErrorCode(aa...aa)

[対処]

RegOpenKeyEx コマンドの実行時にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：終了コード

### KAPM04137-E (Linux の場合)

A duplicate name exists on the network.

[対処]

ネットワーク上に同じ名前があります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04138-E (Linux の場合)

The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect.

[対処]

ファイル名、ディレクトリ名、またはボリュームラベルの構文が間違っています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04139-E (Linux の場合)

The account name is invalid or does not exist.

[対処]

アカウント名が無効であるか、または存在しません。あるいは、指定したアカウント名のパスワードが無効です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04140-E (Linux の場合)

Circular service dependency was specified.

[対処]

循環するサービス依存関係が指定されました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04141-E (Linux の場合)

Service already exists. service=aa...aa

[対処]

指定されたサービスはすでに登録されています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：サービス名

### KAPM04142-E (Linux の場合)

The handle is invalid.

[対処]

ハンドルが無効です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04143-E (Linux の場合)

The specified service has been marked for deletion.

[対処]

指定されたサービスは削除の対象としてマークされています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04144-E (Linux の場合)

CreateService command error. code=aa...aa

[対処]

CreateService コマンドの実行時にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：エラーコード

### KAPM04145-E (Linux の場合)

DeleteService command error. code=aa...aa

[対処]

DeleteService コマンドの実行時にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：エラーコード

### KAPM04146-E (Linux の場合)

OpenService command error. code=aa...aa

[対処]

OpenService コマンドの実行時にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：エラーコード

### KAPM04147-E (Linux の場合)

The specified service does not exist as an installed service.

[対処]

指定されたサービスは、インストールされたサービスとして存在しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04148-E (Linux の場合)

RegQueryValueEx command error. code=aa...aa

[対処]

RegQueryValueEx コマンドの実行時にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：エラーコード

### KAPM04149-E (Linux の場合)

The error has occurred in aa...aa command. code=bb...bb

[対処]

aa...aa コマンドの実行時にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：コマンド

bb...bb：エラーコード

### KAPM04150-E (Linux の場合)

The directory cannot be removed. directory=aa...aa

[対処]

ディレクトリを削除できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ディレクトリ名

### KAPM04151-E (Linux の場合)

The directory is not empty. directory=aa...aa

[対処]

ディレクトリが空ではありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ディレクトリ名

### KAPM04152-E (Linux の場合)

The directory name is invalid. directory=aa...aa

[対処]

ディレクトリ名が無効です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ディレクトリ名

### KAPM04153-E (Linux の場合)

QueryServiceStatus command error. code=aa...aa

[対処]

QueryServiceStatus コマンドの実行時にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：エラーコード

### KAPM04154-E (Linux の場合)

Failed to get installation directory.

[対処]

インストールディレクトリ名の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04155-E (Linux の場合)

Failed to get Service name. service=aa...aa

[対処]

サービス名の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：サービス名

### KAPM04156-E (Linux の場合)

Service is running. service=aa...aa

[対処]

サービスが起動中です。

サービスを停止してからコマンドを再度実行してください。

aa...aa：サービス名

### KAPM04157-E (Linux の場合)

Failed to get service status. service=aa...aa

[対処]

サービス状態の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：サービス名

### KAPM04158-E (Linux の場合)

File is not found. file=aa...aa

[対処]

ファイルが見つかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM04159-E (Linux の場合)

Failed to delete specified file. file=aa...aa

[対処]

ファイルの削除に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM04160-E (Linux の場合)

Failed to rename aa...aa to bb...bb.

[対処]

ファイル名の変更に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：変更前ファイル名

bb...bb：変更後ファイル名

### KAPM04161-E (Linux の場合)

Privilege is invalid to access aa...aa file.

[対処]

ファイルのアクセス権限がありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM04162-E (Linux の場合)

Failed to copy from aa...aa to bb...bb.

[対処]

ファイルのコピーに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：コピー元ファイル名

bb...bb：コピー先ファイル名

### KAPM04163-E (Linux の場合)

Failed to delete service. service=aa...aa

[対処]

サービスの削除に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。



aa...aa：サービス名

### KAPM04164-W (Linux の場合)

Failed to delete the war file. file=aa...aa

[対処]

war ファイルの削除に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：war ファイル名

### KAPM04165-W (Linux の場合)

Failed to delete the folder. folder=aa...aa

[対処]

フォルダの削除に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：フォルダ名

### KAPM04166-E (Linux の場合)

Failed to delete service. service=aa...aa

[対処]

サービスの削除に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：サービス名

### KAPM04167-E (Linux の場合)

Failed to get service folder. service-folder=aa...aa

[対処]

サービスフォルダの取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：サービスフォルダ名

### KAPM04168-W (Linux の場合)

Failed to delete service folder. service-folder=aa...aa

[対処]

サービスフォルダの削除に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：サービスフォルダ名

### KAPM04169-E (Linux の場合)

File is not found. file=aa...aa

[対処]

ファイルが見つかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM04172-E (Linux の場合)

Failed to write usrconf.properties to installation information.

[対処]

usrconf.properties へのインストール情報の書き込みに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04173-E (Linux の場合)

Failed to read usrconf.properties file.

[対処]

usrconf.properties ファイルの読み込みに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04174-E (Linux の場合)

Failed to exchange usrconf.properties to tmpusrconf.properties.

[対処]

usrconf.properties と tmpusrconf.properties の交換に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04175-E (Linux の場合)

Failed to create directory. directory=aa...aa

[対処]

ディレクトリ作成に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ディレクトリ名

### KAPM04176-E (Linux の場合)

Failed to get the war file name. file=aa...aa

[対処]

展開する war ファイル名の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM04177-E (Linux の場合)

Failed to read javavm.properties file.

[対処]

javavm.properties ファイルの読み込みに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04178-E (Linux の場合)

An attempt to exchange javavm.properties with tmpjavavm.properties has failed.

[対処]

javavm.properties と tmpjavavm.properties の交換に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04197-I (Linux の場合)

Service registration has succeeded. service=aa...aa

[対処]

サービスの登録が成功しました。

aa...aa：サービス名

### KAPM04198-I (Linux の場合)

Service registration has succeeded. service=aa...aa

[対処]

サービスの登録が成功しました。

aa...aa：サービス名

### KAPM04202-I (Linux の場合)

Service deletion has succeeded. service=aa...aa

[対処]

サービスの削除が成功しました。

aa...aa：サービス名

### KAPM04205-E (Linux の場合)

Memory alloc error. code=aa...aa

[対処]

メモリー確保エラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：エラーコード

### KAPM04206-E (Linux の場合)

The system cannot find the file specified.

[対処]

指定したファイルが見つかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04207-E (Linux の場合)

The system cannot find the path specified.

[対処]

指定されたパスが見つかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04208-E (Linux の場合)

The system cannot open the file.

[対処]

ファイルを開くことができません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04209-E (Linux の場合)

The process cannot access the file because it is being used by another process.

[対処]

プロセスはファイルにアクセスできません。別のプロセスが使用中です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04211-E (Linux の場合)

Failed to get tmpusrconf.properties file name.

[対処]

tmpusrconf.properties ファイル名の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04212-E (Linux の場合)

Failed to get usrconf.properties file name.

[対処]

usrconf.properties ファイル名の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04213-E (Linux の場合)

ExtractionWarFolderPath function error.

[対処]

ExtractionWarFolderPath 関数でエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04214-E (Linux の場合)

Failed to get web-users.xml file name.

[対処]

web-users.xml ファイル名の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04215-E (Linux の場合)

Failed to get template usrconf.properties file name.

[対処]

テンプレート usrconf.properties ファイル名の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04216-E (Linux の場合)

Failed to get template web-users.xml file name.

[対処]

テンプレート web-users.xml ファイル名の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04217-E (Linux の場合)

Failed to get template javavm.properties file name.

[対処]

テンプレート javavm.properties ファイル名の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04218-E (Linux の場合)

Failed to get Display name.

[対処]

ディスプレイ名の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04219-E (Linux の場合)

Failed to load hnttr2t.dll. code=aa...aa

[対処]

hnttr2t.dll のダイナミックロードに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：エラーコード

### KAPM04220-E (Linux の場合)

The file option is invalid.

[対処]

file オプションが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04221-E (Linux の場合)

The type option is invalid.

[対処]

type オプションが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04222-E (Linux の場合)

The server option is invalid.

[対処]

server オプションが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04223-E (Linux の場合)

The classpath option is invalid.

[対処]

classpath オプションが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04224-E (Linux の場合)

The librarypath option is invalid.

[対処]

librarypath オプションが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04225-E (Linux の場合)

The javaoption option is invalid.

[対処]

javaoption オプションが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04226-E (Linux の場合)

The Xms option is invalid.

[対処]

Xms オプションが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04227-E (Linux の場合)

The Xmx option is invalid.

[対処]

Xmx オプションが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04228-E (Linux の場合)

RegCreateKeyEx command error. code=aa...aa

[対処]

RegCreateKeyEx コマンドの実行時にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : エラーコード



### KAPM04229-E (Linux の場合)

RegSetValueEx command error. code=aa...aa

[対処]

RegSetValueEx コマンドの実行時にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：エラーコード

### KAPM04230-I (Linux の場合)

Service deletion has succeeded. service=aa...aa

[対処]

サービスの削除が成功しました。

aa...aa：サービス名

### KAPM04231-E (Linux の場合)

Failed to read usrconf.properties file.

[対処]

usrconf.properties ファイルの読み込みに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04232-E (Linux の場合)

An attempt to register the program type in the registry failed.

program type = aa...aa

[対処]

レジストリーにプログラム種別を登録することに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：プログラム種別

### KAPM04233-E (Linux の場合)

An attempt to delete the program type in the registry failed.

program type = aa...aa

[対処]

レジストリーからプログラム種別を削除することに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：プログラム種別

### KAPM04234-E (Linux の場合)

Failed to remake service.

[対処]

サービス情報の作成し直しに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04235-E (Linux の場合)

The minimum heap size has exceeded the maximum heap size.

[対処]

最小ヒープサイズが最大ヒープサイズを上回っています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04236-E (Linux の場合)

The minimum heap size has exceeded the already set up maximum heap size.

[対処]

最小ヒープサイズがすでに設定されている最大ヒープサイズを上回っています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04237-E (Linux の場合)

The service name exceeds 256 characters.

[対処]

サービス名が 256 文字を超えています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04238-E (Linux の場合)

The service registration is not possible because the service name exceeds 256 characters.

[対処]

サービス名が 256 文字を超えているため、サービスを登録できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM04239-E (Linux の場合)

An attempt to get the service control manager execution file path failed.

[対処]

サービス制御マネージャーの実行ファイルパスの取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM04240-E (Linux の場合)

An error occurred when the environment settings folder was created.

[対処]

環境設定フォルダの作成時にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM04241-E (Linux の場合)

An error occurred when the environment settings file was set.

[対処]

環境設定ファイルの設定時にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM04242-E (Linux の場合)

An error occurred when the web application archive file was expanded.

[対処]

Web アプリケーションアーカイブファイルの展開時にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM04243-E (Linux の場合)

An error occurred when a directory expanded with the web application archive file was deleted.

[対処]

Web アプリケーションアーカイブファイルを展開したディレクトリの削除時にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM04244-E (Linux の場合)

An error occurred when registering and updating the web server.

[対処]

Web サーバ登録および更新時にエラーが発生しました。

プラットフォームが Windows の場合は、サービスウィンドウを閉じてから、再度実行してください。それ以外の場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM04245-E (Linux の場合)

An error occurred when registering and updating Tomcat.

[対処]

Tomcat の登録および更新時にエラーが発生しました。

プラットフォームが Windows の場合は、サービスウィンドウを閉じてから、再度実行してください。プラットフォームが Windows 以外の場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM04246-E (Linux の場合)

An error occurred when the usrconf.properties file was merged.

[対処]

usrconf.properties ファイルのマージ処理時にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM04247-E (Linux の場合)

An attempt to acquire the number of file lines has failed.

[対処]

ファイル行数の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM04248-E (Linux の場合)

An attempt to create Map information has failed.

[対処]

Map 情報の作成に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04249-E (Linux の場合)

An attempt to read data from a file has failed.

[対処]

ファイルからのデータ読み取りに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04250-E (Linux の場合)

An attempt to set the javaVM debug option has failed.

[対処]

JavaVM のデバッグオプションの設定に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04251-E (Linux の場合)

The jvmooption option is invalid.

[対処]

jvmooption オプションが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04252-E (Linux の場合)

An error occurred in an internal function. (call function = aa...aa, use function = bb...bb, note = cc...cc, error code = dd...dd)

[対処]

内部関数でエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：呼び出し関数

bb...bb：使用関数

cc...cc：備考

dd...dd：エラーコード

### KAPM04253-E (Linux の場合)

A memory allocation error occurred. (call function = aa...aa, use function = bb...bb, note = cc...cc, error code = dd...dd)

[対処]

メモリー確保エラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：呼び出し関数

bb...bb：使用関数

cc...cc：備考

dd...dd：エラーコード

### KAPM04254-E (Linux の場合)

An attempt to acquire the daemon shell name has failed.

[対処]

デーモンシェル名の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04255-E (Linux の場合)

An attempt to write service registration information to the version file has failed.

[対処]

サービス登録情報をバージョンファイルに書き込むことに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04256-E (Linux の場合)

An attempt to delete service registration information from the version file has failed.

[対処]

サービス登録情報をバージョンファイルから削除することに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04257-E (Linux の場合)

An attempt to start the hcmds64srv command has failed.

[対処]

hcmds64srv コマンドの起動に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04258-E (Linux の場合)

An error occurred during execution of the hcmds64srv command.

[対処]

hcmds64srv コマンドでエラーが発生しました。

hcmds64srv コマンドのログを参照してください。

### KAPM04259-E (Linux の場合)

An attempt to create the boot shell has failed.

[対処]

起動停止シェル作成に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04260-E (Linux の場合)

The startup mode of the service is invalid. (start mode = aa...aa)

[対処]

サービスの起動モードが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：起動モード

### KAPM04261-E (Linux の場合)

The starttype option is invalid.

[対処]

starttype オプションが不正です。

starttype オプションの指定を確認してください。

### KAPM04262-E (Linux の場合)

An attempt to create the usrconf.cfg file has failed.

[対処]

usrconf.cfg ファイルの作成に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM04263-E (Linux の場合)

An attempt to deploy the compiled JSP file has failed.

[対処]

コンパイル済み JSP ファイルの配備に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM04264-E (Linux の場合)

A path was not found for the Web application folder. (folder path = aa...aa)

[対処]

Web アプリケーションフォルダのパスが見つかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：フォルダのパス

#### KAPM04265-E (Linux の場合)

A path was not found for the compiled JSP storage folder. (folder path = aa...aa)

[対処]

コンパイル済み JSP ファイルを格納しているフォルダのパスが見つかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：フォルダのパス

#### KAPM04266-E (Linux の場合)

The contents of the directory are invalid. (Directory path = aa...aa)

[対処]

ディレクトリの内容が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ディレクトリのパス

#### KAPM04267-W (Linux の場合)

An attempt to delete the hwc directory has failed. (Directory path = aa...aa)



[対処]

hwc ディレクトリの削除に失敗しました。

aa...aa：ディレクトリのパス

### KAPM04271-E (Linux の場合)

An attempt to update the web application version has failed.

[対処]

Web アプリケーションのバージョンアップに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04272-E (Linux の場合)

Failed to delete specified directory. Directory=aa...aa

[対処]

ディレクトリの削除に失敗しました。

直前のメッセージ KAPMxxxxx-W を参照してください。

aa...aa：ディレクトリ

### KAPM04273-W (Linux の場合)

An attempt to execute the aa...aa function has failed. (error code = bb...bb, description = cc...cc)

[対処]

サービスの説明追加に失敗した場合に表示します。

サービスの説明は追加されませんでした。次回 hcmdsweb コマンドが実行されたときに追加されます。

aa...aa：関数名

bb...bb：エラーコード

cc...cc：エラーの説明

### KAPM04274-E (Linux の場合)

An attempt to load the DLL has failed.

[対処]

DLL のロードに失敗した場合に表示します。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04275-E (Linux の場合)

An attempt to acquire the function address in the DLL has failed.

[対処]

DLL 中の関数のアドレス取得に失敗した場合に表示します。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04276-E (Linux の場合)

The file does not exist. (file name = aa...aa)

[対処]

ファイルがない場合に表示します。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM04279-E (Linux の場合)

An attempt to add a service description has failed.

[対処]

サービスの説明の追加に失敗した場合に表示します。

直前のメッセージに従って対処してください。

### KAPM04280-E (Linux の場合)

A memory allocation error occurred.

[対処]

メモリー確保エラーが発生した場合に表示します。

次に続くメッセージを参照してください。

### KAPM04281-E (Linux の場合)

The specified service is not registered.

[対処]

説明を追加しようとしたサービスが登録されていない場合に表示します。

次に続くメッセージを参照してください。

### KAPM04282-E (Linux の場合)

An attempt to acquire the installation directory has failed.

[対処]

HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダのパスの取得に失敗した場合に表示します。

次に続くメッセージを参照してください。

### KAPM04283-E (Linux の場合)

The name of the specified service is invalid.

[対処]

説明を追加しようとしたサービス名が不正な場合に表示します。

次に続くメッセージを参照してください。

### KAPM04284-E (Linux の場合)

An attempt to access the service explanation definition file has failed.

[対処]

サービス説明定義ファイルにアクセスできない場合に表示します。

次に続くメッセージを参照してください。

### KAPM04285-E (Linux の場合)

The service explanation definition file is invalid.

[対処]

サービス説明定義ファイルの内容が不正な場合に表示します。

次に続くメッセージを参照してください。

### KAPM04286-E (Linux の場合)

An attempt to change a service configuration parameter has failed.

[対処]

サービスの構成パラメーターの変更に失敗した場合に表示します。

次に続くメッセージを参照してください。

### KAPM04287-E (Linux の場合)

An attempt to connect the service control manager has failed.

[対処]

サービス制御マネージャーとの接続に失敗した場合に表示します。

次に続くメッセージを参照してください。

### KAPM04288-E (Linux の場合)

An attempt to open the service handle has failed.

[対処]

サービスのハンドルオープンに失敗した場合に表示します。

次に続くメッセージを参照してください。

### KAPM04289-E (Linux の場合)

An attempt to access the service explanation definition file has failed.

[対処]

サービス説明定義ファイルにアクセスできない場合に表示します。

次に続くメッセージを参照してください。

### KAPM04290-E (Linux の場合)

The service name was not specified.

[対処]

サービス名が指定されていない場合に表示します。

次に続くメッセージを参照してください。

### KAPM04291-I (Linux の場合)

Registration of the aa...aa Web application will now start.

[対処]

Web アプリケーションの登録を開始します。

aa...aa : 製品名

### KAPM04292-I (Linux の場合)

Deletion of the aa...aa Web application will now start.

[対処]

Web アプリケーションの削除を開始します。

aa...aa : 製品名

### KAPM04293-E (Linux の場合)

An attempt to delete the JSP servlet class file has failed.

[対処]

JSP サーブレットクラスファイルの削除に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

#### KAPM04294-I (Linux の場合)

The JSP servlet class file was deleted successfully.

[対処]

JSP サブレットクラスファイルの削除に成功しました。

#### KAPM04295-I (Linux の場合)

Deletion of the JSP servlet class file will now start.

[対処]

JSP サブレットクラスファイルの削除処理を開始します。

#### KAPM04296-I (Linux の場合)

Deletion of the JSP servlet class file will now end.

[対処]

JSP サブレットクラスファイルの削除処理を終了します。

#### KAPM04300-I (Linux の場合)

Uninstallation of aa...aa has started.

[対処]

"aa...aa"のアンインストールを開始しました。

aa...aa：製品名

#### KAPM04301-I (Linux の場合)

[All processing has finished.]

[対処]

すべての処理が終了しました。

#### KAPM04302-I (Linux の場合)

Uninstallation was successful.

[対処]

アンインストールが成功しました。

### KAPM04303-I (Linux の場合)

All of the services for aa...aa have been deleted.

[対処]

"aa...aa"のすべてのサービスが削除されました。

aa...aa：製品名

### KAPM04304-I (Linux の場合)

Restart the machine, and then execute the program again.

[対処]

マシンを再起動してから、プログラムを再度実行してください。

### KAPM04305-E (Linux の場合)

Uninstallation has failed.

[対処]

アンインストールが失敗しました。

手動で削除してください。

### KAPM04306-I (Linux の場合)

Uninstallation was successful. Restart the machine.

[対処]

アンインストールが成功しました。マシンを再起動してください。

### KAPM04307-E (Linux の場合)

"aa...aa" has not stopped. Stop the service, and then try again.

[対処]

"aa...aa"が停止していません。

サービスを停止してから、再度実行してください。

aa...aa：サービス名

### KAPM04311-E (Linux の場合)

An attempt to acquire an installation path for aa...aa has failed. Manually delete the installation directory.

[対処]

"aa...aa"のインストールパスを取得できませんでした。

インストール先のディレクトリを手動で削除してください。

aa...aa：製品名

#### KAPM04312-E (Linux の場合)

An attempt to acquire registry information has failed.

[対処]

レジストリー情報の取得に失敗しました。

#### KAPM04313-E (Linux の場合)

An attempt to acquire the registry information has failed. Manually delete the registry information.

[対処]

レジストリー情報の取得に失敗しました。レジストリー情報を手動で削除してください。

#### KAPM04314-E (Linux の場合)

Some files remained. Manually delete them.

[対処]

いくつかのファイルが残りました。残りのファイルは手動で削除してください。

#### KAPM04315-W (Linux の場合)

All the files for aa...aa will now be deleted. Is this OK?

[対処]

削除を実行するか確認のメッセージが表示されます。

aa...aa：製品名

#### KAPM04316-W (Linux の場合)

Are you sure you want to delete all of the files?

[対処]

本当によろしいですか？

#### KAPM04317-I (Linux の場合)

Uninstallation was interrupted.

[対処]

アンインストールが中断されました。

### KAPM04318-I (Linux の場合)

The OS setting information was successfully deleted.

[対処]

OS 設定情報を削除しました。

### KAPM04319-E (Linux の場合)

An attempt to delete the OS setting information has failed.

[対処]

OS 設定情報を削除できませんでした。

手動で OS 設定情報を削除してください。

### KAPM04320-W (Linux の場合)

The resident process "aa...aa" has not stopped.

[対処]

常駐プロセス"aa...aa"が停止していません。

aa...aa : プロセス名

### KAPM04321-I (Linux の場合)

The OS settings information will now be deleted to stop the resident process.

[対処]

常駐プロセス停止のため、OS 設定情報を削除します。

### KAPM04378-E (Linux の場合)

DOMException: aa...aa

[対処]

DOMException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa : Exception のメッセージ

### KAPM04379-E (Linux の場合)

RuntimeException occurred. aa...aa

[対処]

RuntimeException が発生しました。



原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : Exception のメッセージ

### KAPM04380-E (Linux の場合)

MalformedURLException occurred. aa...aa

[対処]

MalformedURLException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : Exception のメッセージ

### KAPM04381-E (Linux の場合)

IllegalDataException occurred.

[対処]

オプションで指定されたデータに不正があるか、またはコマンドの実行に必要なデータが不足しています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04382-E (Linux の場合)

IllegalOptionException occurred.

[対処]

オプションの指定に誤りがあります。

メッセージに従い、正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。

### KAPM04383-E (Linux の場合)

IOException occurred. aa...aa

[対処]

IOException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : Exception のメッセージ

### KAPM04384-E (Linux の場合)

SAXException occurred. aa...aa

[対処]

SAXException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : Exception のメッセージ

### KAPM04385-E (Linux の場合)

HttpException occurred. aa...aa

[対処]

HttpException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : Exception のメッセージ

### KAPM04386-E (Linux の場合)

ServerNotStartException occurred.

[対処]

コマンドの実行に必要なサービスが起動していません。

HiCommand Device Manager, HiCommand Suite Common Web Service, HiCommand Suite Single Sign On Service が起動しているか、これらのサービスが使用するポート番号が正しいか確認してください。

### KAPM04389-E (Linux の場合)

Exception occurred. aa...aa

[対処]

Exception が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : Exception のメッセージ

### KAPM04401-I (Linux の場合)

Initializing servlet.

[対処]

サーブレットの初期化を開始します。

### KAPM04405-E (Linux の場合)

Can't read DTD file.

[対処]

DTD ファイルの読み込みに失敗しました。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>%sample%conf の hcmdsrepClient.dtd と hcmdsrepServer.dtd を、<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>%conf にコピーしてください。

Solaris 版または Linux 版：/opt/HiCommand/Base/sample/conf の hcmdsrepClient.dtd と hcmdsrepServer.dtd を、/opt/HiCommand/Base/conf にコピーしてください。

### KAPM04411-I (Linux の場合)

HTTP:POST from aa...aa

[対処]

リクエストしてきたクライアントの IP アドレスです。

aa...aa：IP アドレス

### KAPM04421-E (Linux の場合)

The error has occurred in Repository process.

[対処]

リポジトリへのアクセス時に障害が発生しました。

HiCommand V3.x シリーズを使用している場合は、InterBase または InterClient が起動しているかどうか確認してください。

HiCommand V4.x シリーズ以降を使用している場合は、HiRDB が起動しているかどうか確認してください。

問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM04422-E (Linux の場合)

The illegal data has detected in Server process.

[対処]

サーバレットの処理中に不正なデータを検出しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM04423-E (Linux の場合)

The error has occurred in Server process.

[対処]

サブレットの処理中に障害が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04426-E (Linux の場合)

The version is incorrect. Version aa...aa is required.

[対処]

クライアントのバージョンが 1.0 以外です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：サーバがサポート可能なバージョン

### KAPM04429-E (Linux の場合)

An error occurred during server processing.

[対処]

サブレットの処理中に障害が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04440-E (Linux の場合)

Token has timed out.

[対処]

利用可能な期限を過ぎたトークンが使用されました。

hcndsrep コマンドを再実行してください。

### KAPM04446-I (Linux の場合)

Starting information registration...

[対処]

リポジトリへの登録を開始します。

### KAPM04455-W (Linux の場合)

aa...aa has already registered in Repository.

[対処]

add オプションで指定した type オプションと displayname オプションの組み合わせがすでにリポジトリに登録されています。

異なる type オプションと displayname オプションの組み合わせでコマンドを実行してください。

aa...aa : type オプションと displayname オプションで指定した値

### KAPM04463-W (Linux の場合)

aa...aa is not found in Repository.

[対処]

削除しようとした情報がリポジトリに登録されていません。

登録されている情報を指定し、コマンドを実行してください。

aa...aa : type オプションと displayname オプションで指定した値

### KAPM04464-E (Linux の場合)

aa...aa is associated with more than one ServiceAccessPoint Instances.

[対処]

削除しようとした製品に対して複数のラUNCH情報が登録されています。

データベースが壊れているおそれがあります。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。

障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa : type オプションと displayname オプションで指定した値

### KAPM04465-I (Linux の場合)

Starting information deletion...

[対処]

リポジトリから製品情報の削除を開始します。

### KAPM04468-W (Linux の場合)

aa...aa is not found in Repository.

[対処]

リポジトリに type オプションで指定されたプログラム種別が登録されていません。

正しいプログラム種別を指定して、コマンドを実行してください。

aa...aa : type オプションと displayname オプションで指定した値

### KAPM04472-I (Linux の場合)

Starting information display...

[対処]

リポジトリから表示情報の取得を開始します。

### KAPM04475-W (Linux の場合)

No results were found in Repository.

[対処]

リポジトリに指定した製品の情報が 1 件も登録されていません。

### KAPM04480-E (Linux の場合)

Type name is too Long.

[対処]

リポジトリに登録されている Type の値が 20 文字以上です。

データベースが壊れているおそれがあります。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM04481-E (Linux の場合)

Type or URL is not set.

[対処]

リポジトリに登録されている Type または URL の値が空文字列("")です。

データベースが壊れているおそれがあります。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM04489-E (Linux の場合)

This version does not support the add option.

[対処]

add オプションはこのバージョンではサポートしていません。

add オプションは使用できません。

### KAPM04499-E (Linux の場合)

Detail of exception: aa...aa

[対処]

例外の詳細です。

aa...aa : 例外の内容

### KAPM04510-E (Linux の場合)

Option is invalid. option= aa...aa

[対処]

オプションが不正です。

正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。

aa...aa：オプション

#### KAPM04511-E (Linux の場合)

Option is invalid. option= aa...aa

[対処]

オプションが不正です。

正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。

aa...aa：オプション

#### KAPM04512-E (Linux の場合)

Option is invalid. option= aa...aa

[対処]

オプションが不正です。

正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。

aa...aa：オプション

#### KAPM04513-E (Linux の場合)

Option value is invalid. option-value=aa...aa

[対処]

オプションの値が不正です。

正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。

aa...aa：オプションの値

#### KAPM04514-E (Linux の場合)

Following Option is not supported: aa...aa

[対処]

オプションが不正です。

正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。

aa...aa：オプション

#### KAPM04515-E (Linux の場合)

Option is invalid. option= aa...aa

[対処]

オプションが不正です。

正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。

aa...aa：オプション

#### KAPM04516-E (Linux の場合)

Option is invalid. option= aa...aa

[対処]

オプションが不正です。

正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。

aa...aa：オプション

#### KAPM04517-E (Linux の場合)

Option is invalid.

[対処]

オプションが不正です。

正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。

#### KAPM04518-E (Linux の場合)

Option is invalid.

[対処]

オプションが不正です。

正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。

#### KAPM04519-E (Linux の場合)

Option is invalid.

[対処]

オプションが不正です。

正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。

#### KAPM04520-E (Linux の場合)

Option is invalid.

[対処]

オプションが不正です。

正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。



### KAPM04521-E (Linux の場合)

Option is invalid.

[対処]

オプションが不正です。

正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。

### KAPM04522-E (Linux の場合)

Invalid Group or Role.

[対処]

グループまたはユーザー権限が不正です。

Global グループに属していて、かつ Admin 権限を持つユーザーのユーザー名およびパスワードを指定してください。

### KAPM04523-E (Linux の場合)

Username or password is invalid.

[対処]

指定したユーザー名またはパスワードが不正です。

HiCommand Device Manager に登録されているユーザー名およびパスワードを指定してください。

### KAPM04524-E (Linux の場合)

Failed to connect to HiCommand Suite Single Sign On Service.

[対処]

HiCommand Suite Single Sign On Service の接続に失敗しました。

HiCommand Suite Single Sign On Service の状態を確認してください。

### KAPM04525-E (Linux の場合)

Failed to connect to HiCommand Device Manager.

[対処]

HiCommand Device Manager の接続に失敗しました。

HiCommand Device Manager のサービスが起動されているかどうか確認してください。

### KAPM04526-E (Linux の場合)

HSSOException occurred.

[対処]

HSSOException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04527-E (Linux の場合)

FileNotFoundException occurred.

[対処]

FileNotFoundException が発生しました。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>%sample%conf の hcmdsrepClient.dtd と hcmdsrepServer.dtd を、<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>%conf にコピーしてください。

Solaris 版または Linux 版：/opt/HiCommand/Base/sample/conf の hcmdsrepClient.dtd と hcmdsrepServer.dtd を、/opt/HiCommand/Base/conf にコピーしてください。

### KAPM04528-E (Linux の場合)

IOException occurred.

[対処]

IOException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04529-E (Linux の場合)

Option needs value. option=aa...aa

[対処]

オプションの値が指定されていません。

値を指定してコマンドを実行してください。

aa...aa：オプション

### KAPM04553-E (Linux の場合)

IOException occurred. aa...aa

[対処]

例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：Exception のメッセージ

### KAPM04554-E (Linux の場合)

Not support tag type detected.

[対処]

XMLに hcmdsrep で処理できないタイプのタグが含まれています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM04555-E (Linux の場合)

Value is too long.

[対処]

オプションで指定した文字列が長過ぎます。

文字数の制限値を超えない文字列を入力してください。

### KAPM04556-E (Linux の場合)

Failed to connect to HiCommand Suite Common Web Service.

[対処]

HiCommand Suite Common Web Service に接続できませんでした。

HiCommand Suite Common Web Service が開始しているか確認してください。

### KAPM04557-E (Linux の場合)

A single sign-on server exception has occurred.

[対処]

認証サーバとの通信に失敗しました。

HiCommandServer, および利用するデータベースが起動しているかどうか確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM04558-E (Linux の場合)

An invalid role was detected.

[対処]

ユーザー権限が不正です。

Admin 権限または Peer 権限を持つユーザーのユーザー名およびパスワードを指定してください。

### KAPM04560-I (Linux の場合)

hcmdsrep add has succeeded. aa...aa

[対処]

アプリケーション情報の登録が成功しました。

aa...aa：プログラム種別

### KAPM04561-I (Linux の場合)

hcndsrep delete has succeeded. aa...aa

[対処]

アプリケーション情報の削除が成功しました。

aa...aa：プログラム種別

### KAPM04562-E (Linux の場合)

hcndsrep add has failed. aa...aa

[対処]

アプリケーション情報の登録が失敗しました。

直前のメッセージに従って対処してください。

aa...aa：プログラム種別

### KAPM04563-E (Linux の場合)

hcndsrep delete has failed. aa...aa

[対処]

アプリケーション情報の削除が失敗しました。

直前のメッセージに従って対処してください。

aa...aa：プログラム種別

### KAPM04601-E (Linux の場合)

Command format is invalid.

[対処]

コマンドラインが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM04602-E (Linux の場合)

Command format is invalid. invalid-param=aa...aa

[対処]

コマンドラインが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：不正パラメーター

### KAPM04603-E (Linux の場合)

File is not found. file-name=aa...aa

[対処]

指定されたファイルが見つかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM04604-E (Linux の場合)

Directory is not found. directory-name=aa...aa

[対処]

ディレクトリが見つかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ディレクトリ名

### KAPM04605-E (Linux の場合)

Bundle PP Name is invalid. name=aa...aa

[対処]

type オプションに指定された値が有効ではありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：不正パラメーター

### KAPM04606-E (Linux の場合)

Web Container server is invalid. name=aa...aa

[対処]

server オプションに指定された値が有効ではありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：不正パラメーター

### KAPM04608-I (Linux の場合)

Setup completed successfully.

[対処]

セットアップが成功しました。

### KAPM04609-E (Linux の場合)

Failed to create file. file-name=aa...aa

[対処]

ファイルの生成に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM04613-I (Linux の場合)

Delete completed successfully.

[対処]

アンセットアップが成功しました。

### KAPM04614-E (Linux の場合)

Failed to setup server.

[対処]

サーバのセットアップに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04615-E (Linux の場合)

Failed to delete server.

[対処]

サーバの削除に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04616-E (Linux の場合)

Server is running. pid=aa...aa

[対処]

サーバが起動しています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：プロセス ID

### KAPM04623-E (Linux の場合)

An option is invalid.

[対処]

オプションが不正です。

オプションの指定を見直して再実行してください。

### KAPM04624-E (Linux の場合)

The value specified for an option is invalid. (option = aa...aa)

[対処]

オプションに指定した値に誤りがあります。

オプションに指定した値を見直してからコマンドを再実行してください。

aa...aa：オプション名

### KAPM04625-E (Linux の場合)

Creation of the directory failed. (path = aa...aa)

[対処]

ディレクトリの作成に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：パス

### KAPM04626-E (Linux の場合)

Execution of the command failed. (path = aa...aa)

[対処]

コマンドの実行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：パス

### KAPM04627-E (Linux の場合)

[対処]

コマンド実行時の標準エラー出力です。  
前または、後に続くメッセージの対処に従ってください。  
aa...aa：標準エラー出力

#### KAPM04628-I (Linux の場合)

[対処]  
コマンド実行時の標準出力です。  
aa...aa：標準出力

#### KAPM04629-I (Linux の場合)

The service was successfully registered. (service name = aa...aa)  
[対処]  
サービスの登録に成功しました。  
aa...aa：サービス名

#### KAPM04630-E (Linux の場合)

An attempt to upgrade the version of the definition file failed.  
[対処]  
定義ファイルのバージョンアップに失敗しました。  
原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

#### KAPM04631-I (Linux の場合)

The service was successfully deleted. (service name = aa...aa)  
[対処]  
サービスの削除に成功しました。  
aa...aa：サービス名

#### KAPM04632-I (Linux の場合)

The hcndsweb command successfully registered an application.  
[対処]  
hcndsweb コマンドでの登録処理に成功しました。

#### KAPM04633-I (Linux の場合)

The hcndsweb command successfully deleted an application.



[対処]

hcmdsweb コマンドでの削除処理に成功しました。

### KAPM04634-E (Linux の場合)

The configuration information is incorrect. (cause = aa...aa)

[対処]

設定情報が誤っています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：原因

### KAPM04635-I (Linux の場合)

The command will now be executed. (command line to be executed = aa...aa)

[対処]

コマンドを実行します。

aa...aa：実行するコマンドライン

### KAPM04636-I (Linux の場合)

The command successfully executed.

[対処]

コマンドの実行に成功しました。

### KAPM04637-E (Linux の場合)

Execution of the command failed. (return code = aa...aa)

[対処]

コマンドの実行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：リターンコード

### KAPM04638-E (Linux の場合)

An error occurred during execution of the command.

[対処]

コマンドの実行中に例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM04639-I (Linux の場合)

The server is already set up. (server name = aa...aa)

[対処]

サーバはセットアップされています。

aa...aa：サーバ名

#### KAPM04640-I (Linux の場合)

The server was successfully set up. (server name = aa...aa)

[対処]

サーバのセットアップに成功しました。

aa...aa：サーバ名

#### KAPM04641-E (Linux の場合)

Setup of the server failed. (server name = aa...aa)

[対処]

サーバのセットアップに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：サーバ名

#### KAPM04642-I (Linux の場合)

The server was successfully deleted. (server name = aa...aa)

[対処]

サーバのアンセットアップに成功しました。

aa...aa：サーバ名

#### KAPM04643-E (Linux の場合)

Deletion of the server failed. (server name = aa...aa)

[対処]

サーバのアンセットアップに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：サーバ名

### KAPM04644-E (Linux の場合)

An attempt to acquire the RMI naming port failed. (server name = aa...aa)

[対処]

RMI ネーミングポートの取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：サーバ名

### KAPM04645-E (Linux の場合)

Resolution of the local host name failed.

[対処]

ローカルホストが解決できません。

ローカルホストが解決できる環境であるか確認してください。

### KAPM04646-I (Linux の場合)

Information about the local host is as follows: IP address = aa...aa, host name = bb...bb

[対処]

ローカルホストの情報です。

aa...aa：IP アドレス

bb...bb：ホスト名

### KAPM04647-W (Linux の場合)

Deletion of the web application failed. (server name = aa...aa, application name = bb...bb)

[対処]

アプリケーションのアンデプロイに失敗しました。

aa...aa：サーバ名

bb...bb：アプリケーション名

### KAPM04648-W (Linux の場合)

An attempt to stop the server failed. (server name = aa...aa)

[対処]

サーバの停止に失敗しました。

aa...aa：サーバ名

### KAPM04649-W (Linux の場合)

Deployment of the application failed. (server name = aa...aa, application name = bb...bb)

[対処]

アプリケーションのデプロイに失敗しました。

aa...aa：サーバ名

bb...bb：アプリケーション名

### KAPM04650-W (Linux の場合)

Deletion of the server failed. (server name = aa...aa)

[対処]

サーバのアンセットアップに失敗しました。

aa...aa：サーバ名

### KAPM04651-I (Linux の場合)

aa...aa

[対処]

コマンド実行時の標準エラー出力です。

aa...aa：標準エラー出力

### KAPM04653-I (Linux の場合)

The application was successfully deployed. (server name = aa...aa, application name = bb...bb)

[対処]

アプリケーションのアンデプロイに成功しました。

aa...aa：サーバ名

bb...bb：アプリケーション名

### KAPM04654-E (Linux の場合)

Deployment of the application failed. (server name = aa...aa, application name = bb...bb)

[対処]

アプリケーションのアンデプロイに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：サーバ名

bb...bb：アプリケーション名

### KAPM04655-E (Linux の場合)

Deletion of the web application directory failed. (path = aa...aa)

[対処]

アプリケーションのディレクトリ削除に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：パス

### KAPM04657-I (Linux の場合)

The application was successfully deleted. (server name = aa...aa, application name = bb...bb)

[対処]

アプリケーションのアンデプロイに成功しました。

aa...aa：サーバ名

bb...bb：アプリケーション名

### KAPM04658-E (Linux の場合)

Deletion of the web application failed. (server name = aa...aa, application name = bb...bb)

[対処]

アプリケーションのアンデプロイに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：サーバ名

bb...bb：アプリケーション名

### KAPM04659-E (Linux の場合)

Deletion of the file failed. (path = aa...aa)

[対処]

ファイルの削除に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：パス

### KAPM04660-I (Linux の場合)

The service was successfully registered in Service Control Manager. (service name = aa...aa)

[対処]

Service Control Manager へのサービス登録に成功しました。

aa...aa：サービス名

### KAPM04661-E (Linux の場合)

Registration of the service in Service Control Manager failed. (service name = aa...aa)

[対処]

Service Control Manager へのサービス登録に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：サービス名

### KAPM04662-I (Linux の場合)

The service was successfully deleted from Service Control Manager. (service name = aa...aa)

[対処]

Service Control Manager へのサービス削除に成功しました。

aa...aa：サービス名

### KAPM04663-E (Linux の場合)

Deletion of the service from Service Control Manager failed. (service name = aa...aa)

[対処]

Service Control Manager へのサービス削除に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：サービス名

### KAPM04664-I (Linux の場合)

The service was successfully updated in Service Control Manager. (service name = aa...aa)

[対処]

Service Control Manager へのサービス更新に成功しました。

aa...aa：サービス名

### KAPM04665-E (Linux の場合)

The update of the service in Service Control Manager failed. (service name = aa...aa)

[対処]

Service Control Manager へのサービス更新に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：サービス名

### KAPM04668-E (Linux の場合)

The check of the existence of the service failed. (service name = aa...aa)

[対処]

サービスの存在確認に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：サービス名

### KAPM04669-E (Linux の場合)

The check of the service activation status failed. (service name = aa...aa)

[対処]

サービスの起動状態の確認に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：サービス名

### KAPM04670-E (Linux の場合)

An operation on the management book file failed. (operation = aa...aa)

[対処]

管理簿ファイルの操作に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：操作

### KAPM04671-E (Linux の場合)

Renaming of the file failed. (path = aa...aa)

[対処]

ファイル名の変更に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：パス

### KAPM04673-E (Linux の場合)

Creation of the service control file failed. (path = aa...aa)

[対処]

サービス制御のファイルの作成に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : パス

### KAPM04674-E (Linux の場合)

Creation of the symbolic link failed.

[対処]

シンボリックリンクの作成に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04675-W (Linux の場合)

A file remains because an attempt to delete it failed. (path = aa...aa)

[対処]

ファイルの削除に失敗したため、ファイルが残っています。

aa...aa : パス

### KAPM04676-E (Linux の場合)

Execution of the inserv command failed. (error code = aa...aa)

[対処]

inserv コマンドが失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : エラーコード

### KAPM04677-E (Linux の場合)

Creation of the flag file failed. (path = aa...aa)

[対処]

フラグファイルの作成に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : パス



### KAPM04678-E (Linux の場合)

Deletion of the flag file failed. (path = aa...aa)

[対処]

フラグファイルの削除に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : パス

### KAPM04679-E (Linux の場合)

An operation on the file failed. (path = aa...aa)

[対処]

ファイルの操作に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : パス

### KAPM04680-E (Linux の場合)

An error occurred during input of a file.

[対処]

ファイルの入力時にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04681-E (Linux の場合)

Execution of the chkconfig command failed. (error code = aa...aa)

[対処]

chkconfig コマンドが失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : エラーコード

### KAPM04682-E (Linux の場合)

An error occurred in the SAX parser.

[対処]

SAX のパーサーでエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04684-E (Linux の場合)

An attempt to change the file access permissions failed. (path = aa...aa)

[対処]

ファイルのアクセス権限の変更に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：パス

### KAPM04685-E (Linux の場合)

The service definition file is invalid.

[対処]

サービス定義ファイルの内容が誤っています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04687-E (Linux の場合)

A class could not be found. (class name = aa...aa)

[対処]

クラスが見つかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：クラス名

### KAPM04688-E (Linux の場合)

An operation on the service failed. (operation = aa...aa, service name = bb...bb)

[対処]

サービスの操作に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：操作

bb...bb：サービス名

### KAPM04690-E (Linux の場合)

No worker information is registered.

[対処]

Worker の情報がありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM04691-I (Linux の場合)

A command will now be executed. (command line = aa...aa)

[対処]

実行したコマンドのコマンドラインを表示します。

aa...aa : コマンドライン

### KAPM04692-I (Linux の場合)

The hcndsweb command finished successfully.

[対処]

hcndsweb コマンドが成功しました。

### KAPM04693-E (Linux の場合)

The hcndsweb command failed.

[対処]

hcndsweb コマンドが失敗しました。

直前のメッセージに従って対処してください。

### KAPM04694-E (Linux の場合)

A service is starting up. (service name = aa...aa)

[対処]

サービスが起動中です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa : サービス名

### KAPM04695-E (Linux の場合)

The application data has already been deleted. (product name = aa...aa)

[対処]

アプリケーション情報は削除されています。  
アプリケーションの登録状態を確認してください。  
aa...aa：製品名

### KAPM04697-E (Linux の場合)

Parameters required to register the service are not set. (server name = aa...aa, service name = bb...bb, mode = cc...cc, display name = dd...dd)

[対処]

サービス登録に必要なパラメーターが設定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：サーバ名

bb...bb：サービス名

aa...aa：モード

dd...dd：表示名

### KAPM04699-E (Linux の場合)

An unexpected exception occurred.

[対処]

予期しない例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04702-E (Linux の場合)

The option(s) specified is insufficient.

[対処]

オプションの指定が不足しています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04703-E (Linux の場合)

The option value specified is invalid.

[対処]

オプションと値の対応づけに誤りがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04705-E (Linux の場合)

The option "aa...aa" is not supported.

[対処]

"aa...aa"オプションはサポートしていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：オプション名

### KAPM04706-E (Linux の場合)

The option "aa...aa" appears 2 times or more.

[対処]

"aa...aa"オプションが2回以上指定されています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：オプション名

### KAPM04707-E (Linux の場合)

The combination of options is invalid.

[対処]

オプションの組み合わせに誤りがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM04710-E (Linux の場合)

An exception occurred.

[対処]

例外が発生しました。詳細は後続のメッセージ KAPM49001-E を参照してください。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM04711-E (Linux の場合)

The file "aa...aa" could not be read.

[対処]

aa...aa ファイルにアクセスできません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM04713-E (Linux の場合)

The input XML contains a grammar mistake.

[対処]

入力された XML に文法の誤りがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM04714-E (Linux の場合)

Failed to connect to HBase Storage Mgmt Common Service.

[対処]

HBase Storage Mgmt Common Service に接続できませんでした。

HBase Storage Mgmt Common Service のサービスが起動しているか確認してください。

### KAPM04715-E (Linux の場合)

Failed to connect to HBase Storage Mgmt Web Service.

[対処]

HBase Storage Mgmt Web Service に接続できませんでした。

HBase Storage Mgmt Web Service が開始しているか確認してください。HBase Storage Mgmt Web Service が開始している場合は、hssso.conf のホストが正しく設定されているか確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>%conf%\hssso.conf

Solaris 版または Linux 版：/opt/HiCommand/Base/conf/hssso.conf

### KAPM04716-E (Linux の場合)

Failed to connect to the host specified in hssso.conf.

[対処]

hssso.conf に設定されているホストへの接続に失敗しました。

hssso.conf のホストが正しく設定されているか確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>%conf%\hssso.conf

Solaris 版または Linux 版：/opt/HiCommand/Base/conf/hssso.conf

### KAPM04717-E (Linux の場合)

An invalid URL was detected. ( aa...aa )

[対処]

不正な URL を検出しました。  
URL の指定を確認してください。  
aa...aa : URL

### KAPM04718-E (Linux の場合)

The server returned an empty response.

[対処]

サーバから取得したデータに処理結果が含まれていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM04719-E (Linux の場合)

An unsupported element type was detected in the XML.

[対処]

入力された XML に、サポートされていないタイプの DOM エlementが含まれています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM04722-W (Linux の場合)

aa...aa error(s) were detected in the response.

[対処]

レスポンスに aa...aa 個のエラーがありました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa : エラーの個数

### KAPM04723-E (Linux の場合)

Invalid error information was detected.

[対処]

不正なエラー情報を検出しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM04724-E (Linux の場合)

Invalid server information was detected.

[対処]

不正なサーバ情報を検出しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM04800-E (Linux の場合)

Authentication information is insufficient.

[対処]

受信した SOAP メッセージ中にユーザー認証情報が含まれていません。

ユーザー認証情報も送信する SOAP クライアントプログラムを使用してください。

### KAPM04801-E (Linux の場合)

Authentication has failed.

[対処]

指定されたユーザー認証情報（ユーザー名、パスワードなど）で認証できません。詳細は後続のメッセージ KAPM49001-E を参照してください。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM04802-E (Linux の場合)

A single sign-on server communication exception has occurred.

[対処]

認証サーバとの通信に失敗しました。詳細は後続のメッセージ KAPM49001-E を参照してください。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM04803-E (Linux の場合)

A single sign-on server exception has occurred.

[対処]

認証サーバで例外が発生しました。詳細は後続のメッセージ KAPM49001-E を参照してください。

HiCommand V3.x シリーズを使用している場合は、InterServer/InterBase または HiCommand Device Manager が開始しているか確認してください。

HiCommand V4.x シリーズ以降を使用している場合は、HiRDB または HiCommand Device Manager が開始しているか確認してください。

それ以外の場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。



### KAPM04805-E (Linux の場合)

An XML parser exception occurred.

[対処]

XML パーサーで例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04806-E (Linux の場合)

The received XML element aa...aa contains an unexpected value cc...cc for attribute bb...bb. The expected value is dd...dd. TARGET=ee...ee

[対処]

受信した XML の要素 aa...aa の属性 bb...bb に予期しない値 cc...cc が指定されました。サーバが予期している値は dd...dd です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：予期しない値を含む XML 要素タグ名

bb...bb：予期しない値が設定された属性名

cc...cc：予期しない属性値

dd...dd：サーバが期待する属性値

ee...ee：処理対象の情報

### KAPM04807-E (Linux の場合)

The XML element aa...aa is not allowed as a child of element bb...bb. TARGET=cc...cc

[対処]

XML 形式が不正です。予期しない要素があります。XML の要素 bb...bb の子要素 aa...aa は予期しない要素です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：予期しない要素のタグ名

bb...bb：予期しない要素を含む要素のタグ名

cc...cc：処理対象の情報

### KAPM04808-W (Linux の場合)

The received XML attribute aa...aa is not allowed as an attribute of bb...bb. TARGET=cc...cc

[対処]

XML 形式が不正です。予期しない属性があります。XML の要素 bb...bb の属性 aa...aa は予期しない属性です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：予期しない属性の属性名

bb...bb：予期しない属性を持つ要素のタグ名

cc...cc：処理対象の情報

### KAPM04809-E (Linux の場合)

Message catalog information is insufficient for the log message. TARGET=aa...aa

[対処]

ログが採取できないため、処理を続行できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：処理対象の情報

### KAPM04810-E (Linux の場合)

A CIM Repository exception occurred. TARGET=aa...aa

[対処]

CIM リポジトリで例外が発生しました。詳細は後続のメッセージ KAPM49001-E を参照してください。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：処理対象の情報

### KAPM04812-E (Linux の場合)

Failed to connect to HiCommand Device Manager.

[対処]

DeviceManager に接続できませんでした。

Device Manager が起動しているか、init.conf の HDVM.host の値が正しく設定されているかを確認してください。

### KAPM04813-E (Linux の場合)

An exception occurred. TARGET=aa...aa

[対処]

予期しないサーバ異常が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：処理対象の情報

### KAPM04814-W (Linux の場合)

The CIM datatype aa...aa is invalid for bb...bb; it will be handled as a string type.

[対処]

CIM 属性 bb...bb の型としてサポートしていない CIM データ型 aa...aa が指定されました。文字列型として処理します。

文字列型として扱われて困る場合は、効果を打ち消す処理を行います。

aa...aa：指定された CIM データ型名

bb...bb：指定データ型が指定された属性名

### KAPM04815-E (Linux の場合)

This operation aa...aa is unknown. TARGET= bb...bb

[対処]

予期しないオペレーションです。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：予期していないオペレーション名

bb...bb：処理対象の情報

### KAPM04816-E (Linux の場合)

INSTANCENAME cannot be used for the set operation. TARGET=aa...aa

[対処]

set オペレーションは、受信した XML 中の INSTANCENAME 要素を処理できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：処理対象の情報

### KAPM04817-E (Linux の場合)

The CIM operation aa...aa is missing required argument bb...bb. TARGET=cc...cc

[対処]

CIM オペレーション aa...aa に必須のパラメーター bb...bb が指定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : CIM オペレーション名  
bb...bb : 必須パラメーター名  
cc...cc : 処理対象の情報

#### KAPM04818-I (Linux の場合)

Starting CIM access... Method = aa...aa  
[対処]  
CIM リポジトリにアクセスを開始しました。  
aa...aa : リポジトリアクセス API の Java メソッド名

#### KAPM04819-I (Linux の場合)

Ending CIM access...  
[対処]  
CIM リポジトリのアクセスが完了しました。

#### KAPM04820-I (Linux の場合)

Receiving a request..  
[対処]  
リクエストを受信しています。

#### KAPM04821-I (Linux の場合)

Replying to the request....  
[対処]  
リクエストに返信しています。

#### KAPM04826-I (Linux の場合)

The instance has been updated. TARGET=aa...aa  
[対処]  
set オペレーションでインスタンスが更新されました。  
aa...aa : 処理対象の情報

#### KAPM04827-I (Linux の場合)

A new instance has been created. TARGET=aa...aa  
[対処]  
set オペレーションでインスタンスを作成しました。

aa...aa：処理対象の情報

### KAPM04828-I (Linux の場合)

The class is empty. TARGET=aa...aa

[対処]

enumerate オペレーションの結果が空です。

aa...aa：処理対象の情報

### KAPM04829-I (Linux の場合)

The instance could not be found. TARGET=aa...aa

[対処]

delete オペレーションで削除対象のインスタスが見つかりませんでした。

aa...aa：処理対象の情報

### KAPM04830-I (Linux の場合)

The instance was deleted. TARGET=aa...aa

[対処]

delete オペレーションでインスタスを削除しました。

aa...aa：処理対象の情報

### KAPM04832-E (Linux の場合)

The input data aa...aa is not valid for data type bb...bb. TARGET=cc...cc

[対処]

入力された値 aa...aa は、データ型 bb...bb として正しくありません。詳細は後続のメッセージ KAPM49001-E を参照してください。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：入力データ値

bb...bb：入力データ型

cc...cc：処理対象の情報

### KAPM04833-E (Linux の場合)

The received XML element bb...bb is missing a required attribute aa...aa. TARGET=cc...cc

[対処]

受信した XML の要素 bb...bb が必要な属性 aa...aa を含んでいません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：必要な属性名

bb...bb：属性を含むべき XML 要素タグ名

cc...cc：処理対象の情報

### KAPM04834-E (Linux の場合)

The received XML element bb...bb is missing a required child element aa...aa.

TARGET=cc...cc

[対処]

受信した XML の要素 bb...bb が必要な要素 aa...aa を含んでいません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：必要な要素タグ名

bb...bb：親要素タグ名

cc...cc：処理対象の情報

### KAPM04835-W (Linux の場合)

The received XML element bb...bb has no child element aa...aa. TARGET=cc...cc

[対処]

受信した XML の要素 bb...bb が要素 aa...aa を含んでいません。

送信する XML の要素 bb...bb に要素 aa...aa を指定します。

aa...aa：必要な要素タグ名

bb...bb：親要素タグ名

cc...cc：処理対象の情報

### KAPM04836-E (Linux の場合)

The received XML element aa...aa with attribute bb...bb=cc...cc is duplicated.

TARGET=dd...dd

[対処]

受信した XML で、属性 bb...bb=cc...cc を持つ要素 aa...aa が重複しています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：重複している XML 要素タグ名

bb...bb：要素を識別する属性名

cc...cc：要素を識別する属性値

dd...dd：処理対象の情報

### KAPM04837-E (Linux の場合)

The XML element aa...aa as child of element bb...bb is duplicated. TARGET=cc...cc

[対処]

XML 要素 bb...bb の子要素 aa...aa が重複しています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：重複している XML 要素タグ名

bb...bb：親要素タグ名

cc...cc：処理対象の情報

### KAPM04838-I (Linux の場合)

The class has been created. TARGET=aa...aa

[対処]

クラスが生成されました。

aa...aa：処理対象の情報

### KAPM04839-I (Linux の場合)

The class already exist. TARGET=aa...aa

[対処]

クラスはすでに存在します。

aa...aa：処理対象の情報

### KAPM04840-I (Linux の場合)

The class could not be found. TARGET=aa...aa

[対処]

クラスが見つかりませんでした。

aa...aa：処理対象の情報

### KAPM04841-I (Linux の場合)

The class was deleted. TARGET=aa...aa

[対処]

クラスは消去されました。

aa...aa：処理対象の情報

### KAPM04842-E (Linux の場合)

The class aa...aa of the instance is invalid. TARGET=aa...aa

[対処]

指定したインスタンスの属するクラスが存在しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：処理対象の情報

### KAPM04901-E (Linux の場合)

The parameter is invalid.

[対処]

指定されたパラメーターに誤りがあります。

適切なパラメーターを指定してください。

### KAPM04902-E (Linux の場合)

A fatal error occurred.

[対処]

致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM04905-E (Linux の場合)

An attempt to open the file failed. Path = aa...aa

[対処]

ファイルのオープンに失敗しました。

ファイルが表示されたパスに存在するか、または使用可能であることを確認してください。

aa...aa：ファイルの絶対パス

### KAPM04906-I (Linux の場合)

The alias for aa...aa was set.

[対処]

aa...aa のエイリアスを設定しました。

aa...aa：PP 名



### KAPM04907-I (Linux の場合)

The alias for aa...aa was overwritten.

[対処]

aa...aa のエイリアスを上書きしました。

aa...aa : PP 名

### KAPM04908-I (Linux の場合)

The alias for aa...aa was deleted.

[対処]

aa...aa のエイリアスを削除しました。

aa...aa : PP 名

### KAPM04909-E (Linux の場合)

The alias for aa...aa does not exist.

[対処]

aa...aa のエイリアスは存在しません。

aa...aa : PP 名

### KAPM04910-W (Linux の場合)

The alias for aa...aa does not exist.

[対処]

aa...aa のエイリアスは存在しません。

aa...aa : PP 名

### KAPM04933-E (Linux の場合)

An option is invalid.

[対処]

オプションが不正です。

### KAPM04950-I (Linux の場合)

PrintWriter was created. path = "aa...aa", file = "bb...bb"

[対処]

PrintWriter クラスが作成されました。

aa...aa : ファイル"bb...bb"のパス名

bb...bb : ファイル名

### KAPM04951-I (Linux の場合)

BufferedReader was created. path = "aa...aa", file = "bb...bb"

[対処]

BufferedReader クラスが作成されました。

aa...aa：ファイル"bb...bb"のパス名

bb...bb：ファイル名

### KAPM04952-E (Linux の場合)

The file was not found. path = "aa...aa", file = "bb...bb"

[対処]

ファイルが見つかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：ファイル"bb...bb"のパス名

bb...bb：ファイル名

### KAPM04953-I (Linux の場合)

PrintWriter has closed.

[対処]

PrintWriter クラスをクローズします。

### KAPM04954-W (Linux の場合)

PrintWriter cannot be closed. PrintWriter is null.

[対処]

PrintWriter クラスをクローズできませんでした。PrintWriter クラスは null です。

### KAPM04955-I (Linux の場合)

BufferedReader has closed.

[対処]

BufferedReader クラスをクローズします。

### KAPM04956-W (Linux の場合)

BufferedReader cannot be closed. BufferedReader is null.

[対処]

BufferedReader クラスをクローズできませんでした。BufferedReader クラスは null です。

### KAPM04957-E (Linux の場合)

The specified application command is not registered. application name = "aa...aa"

[対処]

指定されたアプリケーションのコマンドは登録されていません。

aa...aa：オプションで指定したアプリケーション名

### KAPM04958-E (Linux の場合)

The specified application command is already registered. application name = "aa...aa"

[対処]

指定されたアプリケーションのコマンドはすでに登録されています。

aa...aa：アプリケーション名

### KAPM04959-I (Linux の場合)

aa...aa has been added to the file.

[対処]

aa...aa をファイルに追加しました。

aa...aa：アプリケーション名

### KAPM04960-I (Linux の場合)

aa...aa has been removed from the file.

[対処]

aa...aa をファイルから削除しました。

aa...aa：アプリケーション名

### KAPM04970-I (Linux の場合)

Processing ended normally.

[対処]

正常に終了しました。

### KAPM04971-E (Linux の場合)

The specified command is already registered.

[対処]

指定のコマンドはすでに登録されています。

### KAPM04972-E (Linux の場合)

The specified command is not registered.

[対処]

指定のコマンドが登録されていません。

### KAPM04973-E (Linux の場合)

An option is invalid.

[対処]

引数に誤りがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04974-E (Linux の場合)

An unexpected error occurred.

[対処]

予期しないエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04975-E (Linux の場合)

The type of OS is unknown.

[対処]

OS の種類が不明です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM04976-E (Linux の場合)

IllegalOptionException occurred. Description = "aa...aa"

[対処]

IllegalOptionException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : エラーの詳細

### KAPM04977-E (Linux の場合)

InconsistencyException occurred. Description = "aa...aa"

[対処]

InconsistencyException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：エラーの詳細

### KAPM05001-I (Linux の場合)

hcmds64srv was entered.

[対処]

hcmds64srv コマンドが入力されました。

### KAPM05002-E (Linux の場合)

Command format is invalid.

[対処]

オプションが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05003-E (Linux の場合)

Option is invalid. option=aa...aa

[対処]

オプションが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：不正パラメーター

### KAPM05004-E (Linux の場合)

Server name is invalid. server-name=aa...aa

[対処]

サーバ名が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：サーバ名

### KAPM05005-E (Linux の場合)

The Win32API has failed. API name=aa...aa, error code=bb...bb

[対処]

WIN32API でエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : WIN32API 名

bb...bb : GetLastError()の結果

### KAPM05006-E (Linux の場合)

Failed to start service. service-name=aa...aa

[対処]

サービスの起動に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : サービス名

### KAPM05007-I (Linux の場合)

Already started service. service-name=aa...aa

[対処]

すでにサービスは起動しています。

aa...aa : サービス名

### KAPM05008-E (Linux の場合)

Failed to stop service. service-name=aa...aa

[対処]

サービスの停止に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : サービス名

### KAPM05009-I (Linux の場合)

Already stopped service. service-name=aa...aa

[対処]

すでにサービスは停止しています。

aa...aa : サービス名

### KAPM05010-E (Linux の場合)

Failed to query service. service-name=aa...aa

[対処]

サービスの状態の問い合わせに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：サービス名

### KAPM05011-E (Linux の場合)

Failed to control service.

[対処]

サービスの制御に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05012-E (Linux の場合)

Failed to access registry. maintenance-code=aa...aa

[対処]

レジストリーのアクセスに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：保守コード

### KAPM05013-W (Linux の場合)

Failed to read init.conf. maintenance-code=aa...aa

[対処]

init.conf の読み込みに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：保守コード

### KAPM05014-W (Linux の場合)

Failed to initialize trace. api-name=aa...aa,reason=bb...bb

[対処]

ログの初期化に失敗しました。

hcmds64srv コマンドが同時に実行されていないか確認してください。頻繁に発生する場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ログトレース API 名

bb...bb：保守コード

### KAPM05015-E (Linux の場合)

An internal function has failed. Function name=aa...aa, error code=bb...bb

[対処]

内部関数が失敗しました。

あとに続くメッセージの対処に従ってください。

aa...aa：内部関数名

bb...bb：保守コード

### KAPM05016-I (Linux の場合)

Succeeded in starting of service. service-name=aa...aa

[対処]

サービスの起動要求を受け付けました。

aa...aa：サービス名

### KAPM05017-I (Linux の場合)

Succeeded in stopping of service. service-name=aa...aa

[対処]

サービスの停止要求を受け付けました。

aa...aa：サービス名

### KAPM05018-E (Linux の場合)

A system call has failed. API name=aa...aa, error code=bb...bb

[対処]

システムコールが失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：システムコール名

bb...bb：保守コード



### KAPM05019-W (Linux の場合)

Definition is invalid. name=aa...aa

[対処]

定義が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：定義値名

### KAPM05020-E (Linux の場合)

Failed to open file. maintenance-code=aa...aa

[対処]

ファイルのオープンに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：保守コード

### KAPM05021-E (Linux の場合)

Service does not exist.

[対処]

サービスが存在しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05022-W (Linux の場合)

Service does not exist.

[対処]

サービスが存在しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05023-E (Linux の場合)

Could not find executable file. file-name=aa...aa

[対処]

実行形式ファイルが見つかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：実行形式ファイル

### KAPM05024-W (Linux の場合)

Failed to initialize trace. Reason=aa...aa

[対処]

トレースの初期化に失敗しました。

トレースなしで処理を続行します。

aa...aa：理由

### KAPM05025-I (Linux の場合)

The start type has been successfully changed. service-name = aa...aa

[対処]

スタートタイプの変更に成功しました。

aa...aa：サービス名

### KAPM05026-E (Linux の場合)

An attempt to change the start type has failed. service-name = aa...aa

[対処]

スタートタイプの変更に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：サービス名

### KAPM05027-E (Linux の場合)

An attempt to start the DBMS service has failed.

[対処]

DBMS サービスの開始に失敗しました。

詳細は hcmds64dbsrv のログを参照してください。

### KAPM05028-E (Linux の場合)

An attempt to stop the DBMS service has failed.

[対処]

DBMS サービスの停止に失敗しました。

詳細は hcmds64dbsrv のログを参照してください。

### KAPM05029-E (Linux の場合)

An attempt to acquire the status of the DBMS service has failed.

[対処]

DBMS サービスの状態の取得に失敗しました。

詳細は hcmds64dbsrv のログを参照してください。

### KAPM05030-E (Linux の場合)

An attempt to query the status of a service has failed. (service name = aa...aa)

[対処]

サービスの状態の問い合わせに失敗しました。

前または、あとに続くメッセージの対処に従ってください。

aa...aa：サービス名

### KAPM05035-E (Linux の場合)

An attempt to execute the command aa...aa has failed.

[対処]

コマンドの実行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：実行ファイル名

### KAPM05036-I (Linux の場合)

The command aa...aa was executed successfully. (return code = bb...bb)

[対処]

コマンドの実行が成功しました。

aa...aa：実行ファイル名

bb...bb：リターンコード

### KAPM05037-E (Linux の場合)

An attempt to query a service has failed.

[対処]

サービスの問い合わせに失敗しました。

前または、後に続くメッセージの対処に従ってください。

### KAPM05038-W (Linux の場合)

The error has occurred in aa...aa command. code=bb...bb

[対処]

aa...aa コマンドの実行時にエラーが発生しました。

aa...aa : コマンド

bb...bb : エラーコード

### KAPM05201-E (Linux の場合)

The memory is insufficient.(aa...aa)

[対処]

メモリーが不足しています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : 変数名

### KAPM05202-E (Linux の場合)

The number of options is insufficient.

[対処]

引数の数が不足しています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05203-E (Linux の場合)

There is no value following the option.

[対処]

引数の中でオプションに続く値がありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05204-E (Linux の場合)

Option is invalid.

[対処]

引数の中のオプションに誤りがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05205-E (Linux の場合)

There is only a value though there is no option.

[対処]

引数の中でオプションがないのに値だけがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05206-E (Linux の場合)

The error occurred in dispatcher.

[対処]

ディスパッチャーでエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05207-E (Linux の場合)

The error occurred in the registration of the service controller.

[対処]

サービスコントローラーの登録でエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05208-E (Linux の場合)

The error occurred in the HandlerRoutine.

[対処]

プロセスのハンドラー関数のリスト追加でエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05209-I (Linux の場合)

The service\_stop\_thread is started.

[対処]

サービス停止要求スレッドを開始しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05210-E (Linux の場合)

The error occurred in the service\_stop\_thread.

[対処]

サービス停止要求スレッドでエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM05211-E (Linux の場合)

The error occurred in the Report Status.

[対処]

サービスコントロールマネージャーへの進捗報告に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM05212-E (Linux の場合)

The error occurred in create JavaVM.

[対処]

JavaVM の生成でエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM05213-E (Linux の場合)

Failed to set processing of JavaVM.

[対処]

JavaVM の設定処理に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM05214-I (Linux の場合)

aa...aa started.

[対処]

サービスを開始しました。

aa...aa : サービス名

### KAPM05215-I (Linux の場合)

aa...aa stopped.

[対処]

サービスを停止しました。

aa...aa：サービス名

### KAPM05216-E (Linux の場合)

The error occurred in the start of service.

[対処]

サービスの開始に失敗しました。または、サービスが異常停止しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05217-E (Linux の場合)

Failed to get to the option definition file value.

[対処]

オプション定義ファイル値の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05218-E (Linux の場合)

Failed to change the current directory.

[対処]

カレントディレクトリの変更に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05219-E (Linux の場合)

Failed to create JavaVM.

[対処]

JavaVM の生成に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05220-E (Linux の場合)

Failed to connect to JavaVM.

[対処]

JavaVM への接続に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05221-E (Linux の場合)

The class is not found.

[対処]

クラスが見つかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05222-E (Linux の場合)

The method is not found.

[対処]

メソッドが見つかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05223-E (Linux の場合)

The error occurred in the Getinstpath.(aa...aa)

[対処]

レジストリーからキー値を取得する際にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：レジストリーキー値

#### KAPM05224-E (Linux の場合)

The error occurred in the LoadLibrary.

[対処]

DLL のロードに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05225-E (Linux の場合)

The error occurred in the GetProcAddress.

[対処]

DLL 中の関数のアドレス取得に失敗しました。



原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05226-E (Linux の場合)

The error occurred in the AllocConsole.

[対処]

新しいコンソールをプロセスに割り当てる際にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05227-E (Linux の場合)

The error occurred in the DeleteFile.

[対処]

ファイルの削除でエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05228-E (Linux の場合)

The error occurred in the GenerateConsoleCtrlEvent.

[対処]

コンソールプロセスグループに、指定した信号を送信する際にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05229-E (Linux の場合)

An attempt to execute the command to start the Web container server has failed.

[対処]

Web コンテナサーバ起動コマンドの実行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05230-E (Linux の場合)

An attempt to execute the command to stop the Web container server has failed.

[対処]

Web コンテナサーバ停止コマンドの実行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05231-E (Linux の場合)

An attempt to execute the thread-dump acquisition command has failed.

[対処]

スレッドダンプ取得コマンドの実行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05232-E (Linux の場合)

The service stopped abnormally. (service name = aa...aa)

[対処]

サービスが異常停止しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：サービス名

#### KAPM05234-E (Linux の場合)

Execution of the command to start the J2EE server failed.

[対処]

J2EE サーバ起動コマンドの実行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05235-E (Linux の場合)

Execution of the command to stop the J2EE server failed.

[対処]

J2EE サーバ停止コマンドの実行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05250-I (Linux の場合)

Registration of the information-search user has finished.

[対処]

情報検索性ユーザーの登録に成功しました。

### KAPM05251-I (Linux の場合)

Deletion of the information-search user has finished.

[対処]

情報検索用ユーザーの削除に成功しました。

### KAPM05252-E (Linux の場合)

An option is invalid.

[対処]

コマンドに指定されたオプションが不正です。

正しいオプションを指定してください。

### KAPM05253-E (Linux の場合)

The specified option contains an invalid character.

[対処]

オプションの引数に指定できない文字が含まれています。

オプションの引数に使用できる文字を指定してください。

### KAPM05255-E (Linux の場合)

An internal error occurred.

[対処]

内部エラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05256-E (Linux の場合)

A fatal error occurred.

[対処]

致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05257-E (Linux の場合)

Log initialization has failed.

[対処]

ログの初期化に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05258-I (Linux の場合)

The command has started.

[対処]

コマンドが開始されました。

#### KAPM05259-I (Linux の場合)

The command has ended.

[対処]

コマンドが終了しました。

#### KAPM05263-W (Linux の場合)

No registered information exists.

[対処]

登録されている情報はありません。

set オプションでユーザー情報を登録したあと、コマンドを再実行してください。

再度同じメッセージが出力される場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05264-E (Linux の場合)

The file format is invalid.

[対処]

ファイルの形式が誤っています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05265-E (Linux の場合)

An error occurred during file I/O processing.

[対処]

ファイルの入出力処理でエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05266-W (Linux の場合)

A server has not been registered.

[対処]

list オプションを指定したときに表示する情報がありませんでした。

set オプションでユーザー情報を登録したあと、コマンドを再実行してください。

再度同じメッセージが出力される場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM05280-I (Linux の場合)

Registration of a secret has succeeded.

[対処]

シークレットの登録が完了しました。

### KAPM05281-I (Linux の場合)

Deletion of a secret has succeeded.

[対処]

シークレットの削除に成功しました。

### KAPM05282-E (Linux の場合)

An option is invalid.

[対処]

オプションが誤っています。

正しいオプションを指定してください。

### KAPM05285-E (Linux の場合)

An internal error occurred.

[対処]

内部エラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM05286-E (Linux の場合)

A fatal error occurred.

[対処]

致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05288-I (Linux の場合)

The command has started.

[対処]

hcnds64radiussecret コマンドが開始されました。

### KAPM05289-I (Linux の場合)

The command has finished.

[対処]

hcnds64radiussecret コマンドが終了しました。

### KAPM05293-W (Linux の場合)

No registered information exists.

[対処]

登録されている情報はありません。

set オプションでシークレットを登録したあと、コマンドを再実行してください。

再度同じメッセージが出力される場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05294-E (Linux の場合)

The file format is invalid.

[対処]

ファイルの形式が誤っています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05295-E (Linux の場合)

An error occurred during file I/O processing.

[対処]

ファイルの入出力処理でエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05296-W (Linux の場合)

A server has not been registered.

[対処]

list オプションを指定したときに表示する情報がありませんでした。

set オプションでシークレットを登録したあと、コマンドを再実行してください。

再度同じメッセージが出力される場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05301-E (Linux の場合)

The license has expired.

[対処]

ライセンスの有効期限が切れています。

有効期限が切れていないライセンスキーを使用してください。

### KAPM05302-E (Linux の場合)

The system environment is incorrect.

[対処]

システムの環境が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05303-E (Linux の場合)

The entered license key is invalid.

[対処]

ライセンスキーの内容が不正です。

ライセンスサーバの発行した、正規のライセンスを使用してください。

### KAPM05304-I (Linux の場合)

Processing ended normally.

[対処]

正常に終了しました。

### KAPM05308-I (Linux の場合)

The acquiring of aa...aa logs started.

[対処]

aa...aa のログ収集を開始しました。

aa...aa : アプリケーション名

### KAPM05309-I (Linux の場合)

Backup of aa...aa started.

[対処]

aa...aa のバックアップを開始しました。

aa...aa : アプリケーション名

### KAPM05310-E (Linux の場合)

The acquiring of aa...aa logs abnormally ended.

[対処]

aa...aa のログ収集は、異常終了しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : アプリケーション名

### KAPM05311-I (Linux の場合)

The acquiring of aa...aa logs successfully ended.

[対処]

aa...aa のログ収集は、正常終了しました。

aa...aa : アプリケーション名

### KAPM05312-E (Linux の場合)

Backup of aa...aa abnormally ended.

[対処]

aa...aa のバックアップは、異常終了しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : アプリケーション名

### KAPM05313-I (Linux の場合)

Backup of aa...aa successfully ended.

[対処]

aa...aa のバックアップは、正常終了しました。



aa...aa : アプリケーション名

#### KAPM05314-E (Linux の場合)

The specified directory is not empty.

[対処]

指定されたディレクトリは空ではありません。

空のディレクトリを指定してください。

#### KAPM05315-E (Linux の場合)

An option is invalid.

[対処]

指定されたオプションが不正です。

コマンドの引数を確認してください。

#### KAPM05316-E (Linux の場合)

The specified directory name aa...aa is invalid.

[対処]

指定されたディレクトリ名 aa...aa が不正です。

指定されたディレクトリが正しいか確認してください。

aa...aa : 不正なディレクトリ名

#### KAPM05317-E (Linux の場合)

aa...aa is not registered. bb...bb is available.

[対処]

aa...aa は登録されていません。 bb...bb が有効です。

登録済みの PP 名を指定してください。

aa...aa : オプションに指定された PP 名

bb...bb : 登録済み PP 名

#### KAPM05318-I (Linux の場合)

The acquiring of logs successfully ended. aa...aa

[対処]

aa...aa のログ取得に成功しました。

aa...aa : PP 名

### KAPM05319-E (Linux の場合)

The acquiring of logs abnormally ended. aa...aa

[対処]

aa...aa のログ取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : PP 名

### KAPM05320-I (Linux の場合)

Backup successfully ended. (aa...aa)

[対処]

aa...aa のバックアップに成功しました。

aa...aa : PP 名

### KAPM05321-E (Linux の場合)

Backup abnormally ended. (aa...aa)

[対処]

aa...aa のバックアップに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : PP 名

### KAPM05322-E (Linux の場合)

aa...aa does not exist.

[対処]

aa...aa というファイルは存在しません。

ファイルが指定の位置にあることを確認してください。

aa...aa : ファイル名

### KAPM05323-I (Linux の場合)

Information for restore:

To restore the HiCommand shared repository, specify the "/enforce" option .

Before restoring, you have to stop the services "InterServer" and "InterBase Server".

Note that the HiCommand shared repository is overwritten with old backup data after the restore.

[対処]

リストアのための情報：

HiCommand 共通リポジトリを復元するためには、"/enforce"オプションが必要です。

リストアの前に、サービスである"InterServer"サービス、および"InterBaseServer"サービスを停止する必要があります。

リストアすると、バックアップの古いデータで HiCommand 共通リポジトリが上書きされてしまうので注意してください。

### KAPM05324-E (Linux の場合)

The privilege is invalid.

[対処]

実行権限がありません。

実行権限のあるユーザーで実行してください。

### KAPM05325-E (Linux の場合)

An attempt to execute hcmdsras failed.

[対処]

hcmdsras コマンドの実行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM05326-E (Linux の場合)

An attempt to execute jar has failed.

[対処]

jar コマンドの実行に失敗しました。

arc オプションのファイル名に、パス名を含んでいないか確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM05327-E (Linux の場合)

An attempt to acquire the installed product list has failed.

[対処]

システムの環境が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM05328-I (Linux の場合)

The hcmsdbasebackup processing has succeeded.

[対処]

hcmsdbasebackup コマンドの処理は成功しました。

### KAPM05329-E (Linux の場合)

The hcmsdbasebackup processing has failed.

[対処]

hcmsdbasebackup コマンドの処理は失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05330-E (Linux の場合)

An option is invalid.

[対処]

指定されたオプションが不正です。

コマンドの引数を確認してください。

### KAPM05331-E (Linux の場合)

The license has expired.

[対処]

ライセンスの有効期限が切れています。

有効期限が切れていないライセンスキーを使用してください。

### KAPM05332-E (Linux の場合)

The system environment is incorrect.

[対処]

システムの環境が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05333-E (Linux の場合)

The entered license key is invalid.

[対処]

ライセンスキーの内容が不正です。

ライセンスサーバの発行した、正規のライセンスを使用してください。

#### KAPM05334-I (Linux の場合)

Processing ended normally.

[対処]

正常に終了しました。

#### KAPM05335-E (Linux の場合)

The license key file that was entered could not be found.

[対処]

入力されたライセンスキーファイルが見つかりません。

ライセンスキーファイルのパスが正しいか確認してください。

#### KAPM05336-E (Linux の場合)

The license key file that was entered is invalid.

[対処]

入力されたライセンスキーファイルが不正です。

ライセンスキーファイルが壊れている可能性があります。問い合わせ窓口に連絡し、ライセンスキーファイルを再取得してください。

#### KAPM05337-I (Linux の場合)

The license key that should be entered does not exist in the license key file.

[対処]

入力するべきライセンスキーがライセンスキーファイル内に見つかりません。

指定するライセンスキーファイルが間違っていないか確認してください。

#### KAPM05390-I (Linux の場合)

The hcmdsras processing has succeeded.

[対処]

hcmdsras コマンドの処理は成功しました。

#### KAPM05392-W (Linux の場合)

An attempt to get the System Log failed.

[対処]

システムログの取得に失敗しました。

再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM05393-W (Linux の場合)

An attempt to get the Application Log failed.

[対処]

アプリケーションログの取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM05394-W (Linux の場合)

An attempt to get the Syslog Daemon configuration file failed.

[対処]

syslog デーモンの設定ファイルの取得に失敗しました。

### KAPM05402-E (Linux の場合)

The option(s) specified is insufficient.

[対処]

オプションの指定が不足しています。

必要なオプションをすべて指定してください。

### KAPM05403-E (Linux の場合)

The option value specified is invalid.

[対処]

オプションと値の対応づけに誤りがあります。

オプションを指定し、その後ろに必要な値（ユーザー名、パスワードなど）を指定してください。

### KAPM05405-E (Linux の場合)

The option "aa...aa" is not supported.

[対処]

"aa...aa"オプションはサポートしていません。

サポートされていないオプションは指定しないでください。

aa...aa：オプション名

### KAPM05406-E (Linux の場合)

The option "aa...aa" appears 2 times or more.

[対処]

"aa...aa"オプションが2回以上指定されています。

オプションの指定を確認してください。

aa...aa：オプション名

### KAPM05407-E (Linux の場合)

The combination of options is invalid.

[対処]

オプションの組み合わせに誤りがあります。

同時に指定できないオプションが複数指定されていないか確認してください。

### KAPM05410-E (Linux の場合)

An exception occurred.

[対処]

例外が発生しました。詳細は後続のメッセージ KAPM49001-E を参照してください。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05411-E (Linux の場合)

The file "aa...aa" could not be read.

[対処]

aa...aa ファイルにアクセスできません。

次のことを確認してください。

- ・ファイルが存在しているか
- ・ファイルが使用中でないか
- ・ファイルの作成ディレクトリは適切か

aa...aa：ファイル名

### KAPM05413-E (Linux の場合)

The input XML contains a grammar mistake.

[対処]

入力された XML に文法の誤りがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05414-E (Linux の場合)

A fatal structure error was detected in the input XML.

[対処]

入力された XML に構造上の誤りがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05415-E (Linux の場合)

An error occurred during communication processing. (Detail: aa...aa)

[対処]

通信中にエラーが発生しました。詳細は後続のメッセージ KAPM49001-E を参照してください。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : 通信エラーの内容

#### KAPM05417-E (Linux の場合)

An invalid URL was detected. ( aa...aa )

[対処]

不正な URL を検出しました。

URL の指定を確認してください。

aa...aa : URL

#### KAPM05418-E (Linux の場合)

The server returned an empty response.

[対処]

サーバから取得したデータに処理結果が含まれていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05419-E (Linux の場合)

An unsupported element type was detected in the XML.

[対処]

入力された XML に、サポートされていないタイプの DOM エlementが含まれています。



原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05422-W (Linux の場合)

aa...aa error(s) were detected in the response.

[対処]

レスポンスに aa...aa 個のエラーがありました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：エラーの個数

### KAPM05423-E (Linux の場合)

Invalid error information was detected.

[対処]

不正なエラー情報を検出しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05424-E (Linux の場合)

Invalid server information was detected.

[対処]

不正なサーバ情報を検出しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05425-E (Linux の場合)

The input file contains a grammar mistake.

[対処]

入力ファイルに文法の誤りがあります。

指定した定義ファイルの文法の誤りを訂正してください。

### KAPM05426-E (Linux の場合)

An error occurred when inputting the file.

[対処]

ファイルの入力時にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05427-E (Linux の場合)

The specified value is invalid. value = aa...aa

[対処]

指定された値が不正です。

ユーザー設定アプリケーションファイルに指定した値が正しいか確認してください。

aa...aa : 値

#### KAPM05432-E (Linux の場合)

Link registration processing has failed. Processing is interrupted.

[対処]

リンク登録プロセスは失敗しました。処理は中断します。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05433-E (Linux の場合)

The acquisition as a result of registration processing has failed.

[対処]

登録処理の結果の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05434-E (Linux の場合)

I/O of XML has failed.

[対処]

XML の入出力は失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05435-E (Linux の場合)

An error occurred in the SAX parser.

[対処]

SAX のパーサーでエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05436-E (Linux の場合)

An attempt to analyze the execution result has failed.

[対処]

実行結果の分析が失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05437-E (Linux の場合)

The execution result of the XREP processing was null.

[対処]

XREP 処理の実行結果は null でした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05438-W (Linux の場合)

The "aa...aa" xrep processing result is bb...bb.

[対処]

「aa...aa」 xrep 処理の結果は bb...bb です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : hcmdsxrep コマンドの出力結果

bb...bb : コマンドの出力結果

#### KAPM05439-E (Linux の場合)

An attempt to register a link has failed.

[対処]

リンクの登録に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05440-E (Linux の場合)

An attempt to delete a link has failed.

[対処]

リンクの削除に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05441-W (Linux の場合)

An attempt to check the result has failed.

[対処]

結果のチェックに失敗しました。

ユーザー設定アプリケーションファイルに指定した値が正しいか確認してください。

### KAPM05442-E (Linux の場合)

The registered information was not found.

[対処]

登録された情報は見つかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05443-E (Linux の場合)

The table that registers a link does not exist.

[対処]

リンクを登録するテーブルが存在しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05444-E (Linux の場合)

An error occurred within the server.

[対処]

サーバ内でエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05445-E (Linux の場合)

An unexpected error occurred within the server.

[対処]

サーバ内でそのほかのエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

#### KAPM05446-I (Linux の場合)

Processing ended normally.

[対処]

処理は正常終了しました。

#### KAPM05501-I (Linux の場合)

Backing up the database to file aa...aa...

[対処]

aa...aa ファイルへのデータベースのバックアップをしています。

aa...aa : ファイル名

#### KAPM05502-I (Linux の場合)

INTERBASE\_PID=aa...aa.

[対処]

INTERBASE のプロセス ID です。

aa...aa : INTERBASE のプロセス ID

#### KAPM05503-W (Linux の場合)

The file aa...aa will be overwritten. Is this OK?

[対処]

aa...aa ファイルが上書きされます。よろしいですか？

続行すると aa...aa ファイルが上書きされます。

aa...aa : ファイル名

#### KAPM05504-W (Linux の場合)

The HiCommand Server database will be overwritten by this procedure. Is this OK?

[対処]

HiCommand Base database は上書きされます。よろしいですか？

続行すると HiCommand Base database は上書きされます。

### KAPM05505-E (Linux の場合)

The aa...aa file does not exist or is not readable.The HiCommand Server database was not altered.

[対処]

aa...aa ファイルは存在しないか読み取り可能ではありません。HiCommand Base database は変更されませんでした。

aa...aa ファイルが存在することを確認してください。また、aa...aa ファイルの権限を確認してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM05506-E (Linux の場合)

The aa...aa file does not exist or is not readable.The HiCommand Server database was not altered.

[対処]

aa...aa ファイルは存在しません。HiCommand Base database は変更されませんでした。

aa...aa ファイルが存在することを確認してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM05507-I (Linux の場合)

Restoring the database from the aa...aa file...

[対処]

aa...aa ファイルからデータベースを回復しています。

aa...aa：ファイル名

### KAPM05508-E (Linux の場合)

The path of the specified database file is invalid.

[対処]

指定されたデータベースファイルのパスが不正です。

次に示すファイルの DATABASE.path の値を確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>\¥conf\¥user.conf

Solaris 版または Linux 版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

### KAPM05509-E (Linux の場合)

The specified database file was not found.

[対処]

指定されたデータベースファイルが見つかりません。

次に示すファイルの DATABASE.path の値を確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントインストールフォルダ>\¥conf¥user.conf

Solaris 版または Linux 版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

### KAPM05510-E (Linux の場合)

An attempt to read to a file has failed. file name=aa...aa.

[対処]

ファイルの読み込みに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM05511-E (Linux の場合)

An unexpected error occurred.

[対処]

予期しないエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05512-I (Linux の場合)

Backup has succeeded.

[対処]

バックアップに成功しました。

### KAPM05513-E (Linux の場合)

An attempt to back up has failed.

[対処]

バックアップに失敗しました。

コマンド実行後に画面に出力されたメッセージに従って対処してください。

### KAPM05514-I (Linux の場合)

Restoration has succeeded.

[対処]

リストアに成功しました。

### KAPM05515-E (Linux の場合)

An attempt to restore has failed.

[対処]

リストアに失敗しました。

コマンド実行後に画面に出力されたメッセージに従って対処してください。

### KAPM05516-E (Linux の場合)

The setup of the specified database is invalid.

[対処]

指定されたデータベースの設定は不正です。

次に示すファイルの DATABASE で始まるキーの設定を確認してください。

Windows 版：<HBase インストールフォルダ>\conf\user.conf

Solaris 版：/opt/HiCommand/Base/conf/user.conf

### KAPM05530-I (Linux の場合)

Backup of the database has started.

[対処]

データベースのバックアップを開始しました。

### KAPM05531-I (Linux の場合)

Backup of the database has ended.

[対処]

データベースのバックアップが終了しました。

### KAPM05532-I (Linux の場合)

Restoration of the database has started.

[対処]

データベースのリストアを開始しました。

### KAPM05533-I (Linux の場合)

Restoration of the database has ended.

[対処]

データベースのリストアが終了しました。



### KAPM05534-I (Linux の場合)

The database will now be backed up to file aa...aa.

[対処]

aa...aa ファイルにバックアップします。

aa...aa : バックアップファイル名

### KAPM05535-I (Linux の場合)

The system area has been damaged. Do you want to recover the system? [y or n]

[対処]

システム領域が破壊されています。このシステムを復旧するかどうか選択してください。復旧する場合は y を、復旧しない場合は n を入力してください。

### KAPM05536-I (Linux の場合)

Please press the Enter key.

[対処]

[Enter] キーを押してください。

### KAPM05537-I (Linux の場合)

Stop the HiRDB service before restoring the database.

[対処]

リストアする前に、HiRDB のサービスを停止してください。

### KAPM05538-I (Linux の場合)

Re-creation of the system area has started.

[対処]

システムエリアの再作成を開始しました。

### KAPM05539-I (Linux の場合)

Re-creation of the system area has ended.

[対処]

システムエリアの再作成が終了しました。

### KAPM05540-I (Linux の場合)

Re-creation of the RD area has started.

[対処]

RD エリアの再作成を開始しました。

#### KAPM05541-I (Linux の場合)

Re-creation of the RD area has ended.

[対処]

RD エリアの再作成が終了しました。

#### KAPM05544-E (Linux の場合)

An attempt to back up the database has failed.

[対処]

データベースのバックアップに失敗しました。

ディレクトリの指定に誤りがないことを確認してください。誤りがない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

#### KAPM05545-E (Linux の場合)

An attempt to restore the database has failed.

[対処]

データベースのリストアに失敗しました。

ディレクトリの指定に誤りがないことを確認してください。誤りがない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

#### KAPM05546-W (Linux の場合)

The backed-up version is different from the version in the current environment.

[対処]

バックアップ時と現在の環境のバージョンが異なります。

#### KAPM05547-I (Linux の場合)

Do you want to continue and restore the database?

[対処]

データベースのリストアを続行しますか？

#### KAPM05548-I (Linux の場合)

Restoration of the database will continue.

[対処]

データベースのリストアを続行します。

### KAPM05550-E (Linux の場合)

The option(s) specified is invalid.

[対処]

オプションが不正です。

正しいオプションを指定してください。

### KAPM05551-E (Linux の場合)

An attempt to execute the aa...aa command has failed.

[対処]

aa...aa コマンドの実行に失敗しました。

コマンドの指定に誤りがないことを確認してください。誤りがない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：コマンド名

### KAPM05552-E (Linux の場合)

HiRDB has not been installed.

[対処]

HiRDB がインストールされていません。

HiRDB がインストールされていることを確認してください。

### KAPM05553-E (Linux の場合)

The RD area of the specified program type could not be found.

[対処]

指定されたプログラム種別の RD エリアが見つかりませんでした。

HiRDB がセットアップされていることを確認してください。

### KAPM05554-E (Linux の場合)

The file aa...aa could not be deleted.

[対処]

aa...aa ファイルが削除できませんでした。

aa...aa：ファイル名

### KAPM05555-E (Linux の場合)

An attempt to set the environment variable has failed.

[対処]

環境変数の設定に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05556-E (Linux の場合)

An attempt to create the backup file has failed.

[対処]

バックアップファイルの作成に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05557-E (Linux の場合)

An I/O error occurred.

[対処]

ファイルの入出力時にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05558-E (Linux の場合)

An attempt to open the archive file has failed.

[対処]

アーカイブファイルの展開に失敗しました。

ファイルの指定に誤りがないことを確認してください。誤りがない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05559-E (Linux の場合)

The backup file format is invalid.

[対処]

バックアップファイルが不正です。

正しいバックアップファイルを指定してください。

### KAPM05560-E (Linux の場合)

The database location of the specified program type has not been created.

[対処]

指定したプログラム種別のデータベース領域が作成されていません。

指定の製品がインストールされていることを確認してください。

### KAPM05561-I (Linux の場合)

The database was backed up successfully.

[対処]

データベースのバックアップに成功しました。

### KAPM05562-E (Linux の場合)

An attempt to back up the database has failed.

[対処]

データベースのバックアップに失敗しました。

### KAPM05563-I (Linux の場合)

The database was completely restored.

[対処]

データベースの全体リストアに成功しました。

### KAPM05564-E (Linux の場合)

An attempt to completely restore the database has failed.

[対処]

データベースの全体リストアに失敗しました。

### KAPM05565-I (Linux の場合)

The database was partially restored.

[対処]

データベースの部分リストアに成功しました。

### KAPM05566-E (Linux の場合)

An attempt to partially restore the database has failed.

[対処]

データベースの部分リストアに失敗しました。

### KAPM05567-E (Linux の場合)

An exception occurred.

[対処]

例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05568-E (Linux の場合)

aa...aa:bb...bb

[対処]

デバッグ用メッセージです。

aa...aa：コマンド名

bb...bb：メッセージ

#### KAPM05569-E (Linux の場合)

aa...aa

[対処]

デバッグ用メッセージです。

aa...aa：コマンド名

#### KAPM05570-I (Linux の場合)

Processing ended normally.

[対処]

処理が完了しました。

#### KAPM05573-E (Linux の場合)

The option(s) specified is invalid.

[対処]

オプションが不正です。

正しいオプションを指定してください。

#### KAPM05574-E (Linux の場合)

An attempt to execute the aa...aa command has failed.

[対処]

aa...aa コマンドの実行に失敗しました。

コマンドの指定に誤りがないことを確認してください。誤りがない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：コマンド名

### KAPM05575-E (Linux の場合)

HiRDB has not been installed.

[対処]

HiRDB がインストールされていません。

HiRDB がインストールされていることを確認してください。

### KAPM05576-E (Linux の場合)

The RD area of the specified program type could not be found.

[対処]

指定されたプログラム種別の RD エリアが見つかりませんでした。

HiRDB がセットアップされていることを確認してください。

### KAPM05577-E (Linux の場合)

An attempt to clear an HiRDB environment variable has failed.

[対処]

HiRDB の環境変数のクリアに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM05578-E (Linux の場合)

The database location of the specified program type has not been created.

[対処]

指定したプログラム種別のデータベース領域が作成されていません。

指定の製品がインストールされていることを確認してください。

### KAPM05579-E (Linux の場合)

An exception occurred.

[対処]

例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM05580-I (Linux の場合)

Re-creation of the database has started.

[対処]

データベースの再作成を開始しました。

#### KAPM05581-I (Linux の場合)

Re-creation of the database has ended.

[対処]

データベースの再作成が終了しました。

#### KAPM05582-I (Linux の場合)

Unsetup of aa...aa has started.

[対処]

aa...aa のアンセットアップを開始しました。

aa...aa : 製品名

#### KAPM05583-I (Linux の場合)

Unsetup of aa...aa has ended.

[対処]

aa...aa のアンセットアップが終了しました。

aa...aa : 製品名

#### KAPM05584-I (Linux の場合)

Setup of aa...aa has started.

[対処]

aa...aa のセットアップを開始しました。

aa...aa : 製品名

#### KAPM05585-I (Linux の場合)

Setup of aa...aa has ended.

[対処]

aa...aa のセットアップが終了しました。

aa...aa : 製品名

#### KAPM05586-I (Linux の場合)

Execution of the aa...aa command has started.

[対処]

aa...aa の処理を開始しました。



aa...aa : コマンド名

### KAPM05587-I (Linux の場合)

Execution of the aa...aa command ended normally.

[対処]

aa...aa の処理が終了しました。

aa...aa : コマンド名

### KAPM05588-I (Linux の場合)

Backup of the parameter definition file has ended.

[対処]

パラメーター定義ファイルのバックアップを完了しました。

### KAPM05589-I (Linux の場合)

The backup file of the parameter definition file has been deleted.

[対処]

パラメーター定義ファイルのバックアップファイルが削除されました。

### KAPM05590-E (Linux の場合)

The option(s) specified is invalid.

[対処]

オプションが不正です。

正しいオプションを指定してください。

### KAPM05591-E (Linux の場合)

An attempt to execute the aa...aa command has failed.

[対処]

aa...aa コマンドの実行に失敗しました。

コマンドの指定に誤りがないことを確認してください。誤りがない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa : コマンド名

### KAPM05592-E (Linux の場合)

HiRDB has not been set up.

[対処]

HiRDB がセットアップされていません。

HiRDB がセットアップされていることを確認してください。

### KAPM05593-E (Linux の場合)

The aa...aa file was not found.

[対処]

aa...aa ファイルが見つかりませんでした。

HiRDB がセットアップされていることを確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM05594-E (Linux の場合)

The aa...aa file could not be read.

[対処]

aa...aa ファイルが読み取れませんでした。

HiRDB がセットアップされていることを確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM05595-E (Linux の場合)

The aa...aa folder could not be deleted.

[対処]

aa...aa フォルダが削除できませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：フォルダ名

### KAPM05596-E (Linux の場合)

An SQL exception occurred.

[対処]

SQLException が発生しました。

HiRDB が起動していることを確認してください。起動している場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05597-E (Linux の場合)

An attempt to clear the HiRDB system environment variables has failed.

[対処]

HiRDB のシステム環境変数のクリアに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05598-E (Linux の場合)

An exception occurred.

[対処]

例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05599-E (Linux の場合)

aa...aa:bb...bb

[対処]

aa...aa:コマンド名

bb...bb:メッセージ

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : コマンド名

bb...bb : メッセージ

### KAPM05601-I (Linux の場合)

The acquisition of HiRDB detail logs has started.

[対処]

HiRDB の詳細ログ収集を開始しました。

### KAPM05602-I (Linux の場合)

The acquisition of HiRDB detail logs was successful.

[対処]

HiRDB の詳細ログ収集に成功しました。

### KAPM05603-I (Linux の場合)

The acquisition of the HiRDB RDAREA has started.

[対処]

HiRDB の RDAREA 収集を開始しました。

#### KAPM05604-I (Linux の場合)

The acquisition of the HiRDB RDAREA was successful.

[対処]

HiRDB の RDAREA 収集に成功しました。

#### KAPM05605-I (Linux の場合)

The acquisition of the table data has started.

[対処]

テーブルデータの収集を開始しました。

#### KAPM05606-I (Linux の場合)

The acquisition of the table data was successful.

[対処]

テーブルデータの収集に成功しました。

#### KAPM05607-E (Linux の場合)

The command aa...aa is executing in another process.

[対処]

別プロセスでコマンドが実行中です。

別のプロセスのコマンドが終了したあとに、コマンドを再実行してください。

aa...aa : コマンド名

#### KAPM05608-E (Linux の場合)

The wait for the end of the command aa...aa has failed.

[対処]

別プロセスで実行中のコマンドの終了待ちに失敗しました。

コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa : コマンド名

#### KAPM05609-E (Linux の場合)

The command aa...aa timed out and ended.

[対処]

別プロセスで実行中のコマンドがタイムアウトしました。

コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：コマンド名

### KAPM05610-I (Linux の場合)

The specified product is a version for which registration data can be moved. (This was determined by comparing the versions of the specified product and the product to be installed.)

[対処]

指定された製品とインストールされている製品を比較した結果、登録データを移動できるバージョンです。

### KAPM05611-E (Linux の場合)

The specified product is a version for which registration data cannot be moved. (This was determined by comparing the versions of the specified product and the product to be installed.)

[対処]

指定された製品とインストールされている製品を比較した結果、登録データを移動できないバージョンです。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05612-E (Linux の場合)

The version of the specified product could not be acquired. (product name = aa...aa)

[対処]

バージョン取得機能の実行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：製品名

### KAPM05613-E (Linux の場合)

The format of the version number file for the specified product is invalid.

[対処]

指定された製品のバージョン番号ファイルの形式が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05614-E (Linux の場合)

The specified product is not installed. (product name = aa...aa)

[対処]

バージョンチェック機能で指定した製品がインストールされていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：製品名

### KAPM05615-E (Linux の場合)

An internal error occurred: aa...aa

[対処]

内部エラーの原因を特定するための詳細メッセージをログに表示します。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：詳細メッセージ

### KAPM05616-E (Linux の場合)

The number of specified options is invalid.

[対処]

バージョンチェック機能で指定したオプションの数が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05617-E (Linux の場合)

The contents of the version file are invalid.

[対処]

バージョン番号ファイルの中身が数字だけではありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05618-I (Linux の場合)

The hcmdsppcheck command has started.

[対処]

バージョンチェック機能が開始されました。

### KAPM05619-I (Linux の場合)

The hcmdsppcheck command has ended.

[対処]

バージョンチェック機能が終了しました。

### KAPM05620-I (Linux の場合)

The hcmdsppvrs command was successful.

[対処]

バージョン取得機能が成功しました。

### KAPM05621-E (Linux の場合)

The hcmdsppvrs command failed.

[対処]

バージョン取得機能の実行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05622-E (Linux の場合)

Initialization of the log failed.

[対処]

ログの初期化に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05623-E (Linux の場合)

An attempt to assign memory to store the log file path has failed.

[対処]

ログファイルパスを格納するメモリの確保に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05624-E (Linux の場合)

An attempt to acquire the installation path has failed.

[対処]

インストールパスの取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05625-E (Linux の場合)

The product names do not match.

[対処]

バージョンチェック機能で指定された製品名が、登録されている製品名と一致していません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05626-E (Linux の場合)

The product name is not specified.

[対処]

バージョンチェック機能で指定しなければならない製品名が指定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05627-E (Linux の場合)

There is no version number file.

[対処]

バージョン取得機能で指定した製品はサポート対象外です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05628-I (Linux の場合)

A file already exists at the specified output destination.

[対処]

バージョンアップ許可ファイルがすでに存在します。

### KAPM05629-E (Linux の場合)

A folder already exists at the specified output destination.

[対処]

バージョンチェック機能で指定された出力先には、すでにフォルダがあります。

出力先のフォルダを削除したあと、再度コマンドを実行するか、空のディレクトリを指定してください。



### KAPM05630-E (Linux の場合)

There is no registry key for HBase.

[対処]

HBase のレジストリーキーがありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05640-I (Linux の場合)

The user ID and password were changed successfully.

[対処]

指定したユーザー ID、パスワードの更新に成功しました。

### KAPM05641-I (Linux の場合)

There is no password file to reference.

[対処]

ユーザー ID およびパスワードを書き出すパスワードファイルが見つかりません。

### KAPM05642-W (Linux の場合)

Neither the user ID nor the password was changed.

[対処]

指定したユーザー ID、パスワードが変更前と同じです。

変更前と異なるユーザー ID とパスワードを指定してください。

### KAPM05643-E (Linux の場合)

The format of the password file is invalid.

[対処]

パスワードファイルが改ざんされているおそれがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05644-E (Linux の場合)

An attempt to change the user ID and password has failed.

[対処]

エラーが発生したため、指定したユーザー ID およびパスワードの更新に失敗しました。

直前のログを参照してください。

### KAPM05645-E (Linux の場合)

An option is invalid.

[対処]

オプションの指定を確認してください。

オプションを正しく指定してからコマンドを再実行してください。

### KAPM05646-E (Linux の場合)

The specified argument contains an invalid character.

[対処]

オプションに指定できない文字が含まれています。

正しい文字を入力してください。

### KAPM05647-E (Linux の場合)

An attempt to acquire the HiCommand Suite Common Component installation path has failed.

[対処]

HiCommand Suite 共通コンポーネントのインストールパスの取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05648-E (Linux の場合)

An attempt to initialize the log has failed.

[対処]

ログの初期化に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05649-E (Linux の場合)

An internal error occurred.

[対処]

内部エラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05650-E (Linux の場合)

A fatal error occurred.

[対処]

致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM05654-E (Linux の場合)

An attempt to output the password file has failed.

[対処]

パスワードファイルを書き出す処理で障害が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM05655-E (Linux の場合)

The character string specified by the option is too long.

[対処]

オプションで指定した文字列が最大文字数を超えています。

文字数の制限値を超えない文字列を入力してください。

### KAPM05656-E (Linux の場合)

The character string specified by the option is too short.

[対処]

オプションで指定した文字列が最少文字数を下回っています。

文字数の制限値を超えない文字列を入力してください。

### KAPM05657-I (Linux の場合)

The hcnds64changeaccount command has started.

[対処]

hcnds64changeaccount コマンドを開始しました。

### KAPM05658-I (Linux の場合)

The hcnds64changeaccount command has ended.

[対処]

hcnds64changeaccount コマンドが終了しました。

### KAPM05659-E (Linux の場合)

The program product specified by the type option is invalid.

[対処]

type オプションに指定した値が不正です。

正しい値を入力してください。

### KAPM05660-E (Linux の場合)

The user ID specified by the newid option is invalid.

[対処]

newid オプションに指定した値が不正です。

正しい値を入力してください。

### KAPM05661-E (Linux の場合)

The password specified by the newpass option is invalid.

[対処]

newpass オプションに指定した値が不正です。

正しい値を入力してください。

### KAPM05662-E (Linux の場合)

An attempt to read the password file has failed.

[対処]

パスワードファイルを読み込む処理で障害が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM05663-E (Linux の場合)

The specified user already exists.

[対処]

指定されたユーザーはすでに存在します。

ユーザー名を変更したのち再実行してください。

### KAPM05672-I (Linux の場合)

The memory size was changed successfully.

[対処]

メモリサイズの変更に成功しました。

### KAPM05673-E (Linux の場合)

An attempt to change the memory size has failed.

[対処]

メモリサイズの変更に失敗しました。

前または、後に続くメッセージの対処に従ってください。

### KAPM05674-E (Linux の場合)

A fatal error occurred during processing.

[対処]

処理中に致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05675-E (Linux の場合)

The service is running.

[対処]

サービスが起動中です。

サービスを停止してからコマンドを再度実行してください。

### KAPM05676-E (Linux の場合)

In a Windows x32 environment, the memory size cannot be changed to Large.

[対処]

Windows x32 の環境では Large オプションを指定できません。

正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。

### KAPM05677-E (Linux の場合)

The parameter is invalid.

[対処]

パラメーターが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05678-I (Linux の場合)

The current memory size is aa...aa.

[対処]

現在のメモリサイズを表示します。

aa...aa：メモリサイズ

### KAPM05679-E (Linux の場合)

The current memory size is unknown.

[対処]

現在のメモリサイズが不明です。

hcmdschgheap コマンドを使用してメモリサイズを再設定してください。

### KAPM05680-E (Linux の場合)

An option is invalid.

[対処]

オプションが不正です。

正しいオプションを指定してコマンドを再実行してください。

### KAPM05681-E (Linux の場合)

An entered argument is invalid.

[対処]

不正な引数が入力されました。

適切な引数を指定してください。

### KAPM05682-E (Linux の場合)

The specified options are insufficient.

[対処]

必要なオプションが指定されていません。

正しいオプションを指定し、再実行してください。

### KAPM05683-E (Linux の場合)

The value specified for an option is invalid. (option = aa...aa)

[対処]

オプションに指定した値が不正です。

オプションに指定した値を確認してください。

aa...aa：オプション名

### KAPM05684-E (Linux の場合)

The specified value is invalid. (value = aa...aa)

[対処]

指定した値が不正です。

適切な値を指定してください。

aa...aa：値

### KAPM05685-E (Linux の場合)

The hcnds.home value cannot be acquired.

[対処]

"hcnds.home"の値が取得できませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05686-E (Linux の場合)

An attempt to load the file has failed. (file = aa...aa)

[対処]

ファイルの読み込みに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM05687-I (Linux の場合)

Processing ended normally.

[対処]

コマンドが正常終了しました。

### KAPM05688-E (Linux の場合)

Execution of the hcndsweb command has failed.

[対処]

hcndsweb コマンドの実行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05689-E (Linux の場合)

Execution of the hcmdsweb2 command has failed.

[対処]

hcmdsweb2 コマンドの実行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05690-E (Linux の場合)

In Windows x86 version, you cannot specify Large.

[対処]

Windows の x86 版では、Large を設定できません。

正しいオプションを指定してからコマンドを再実行してください。

### KAPM05691-E (Linux の場合)

Command execution failed because services were running.

[対処]

サービスが起動しているので、コマンドを実行できません。

すべての Suite 製品、Single Sign On Server、および Common Web Service を停止してからコマンドを再実行してください。

### KAPM05692-E (Linux の場合)

The command cannot be executed because multiple containers are not registered.

[対処]

コンテナが複数登録されていないため、コマンドを実行できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05699-E (Linux の場合)

An exception occurred.

[対処]

例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05802-E (Linux の場合)

The option is invalid.



[対処]

オプションが不正です。

正しいオプションを指定してください。

### KAPM05803-E (Linux の場合)

The specified arguments are insufficient.

[対処]

指定するオプションが不足しています。

正しいオプションを指定してください。

### KAPM05804-E (Linux の場合)

The specified value of option is invalid. (Option = aa...aa)

[対処]

オプションに指定した値が不正です。

オプションに指定した値を確認してください。

aa...aa：オプション名

### KAPM05805-E (Linux の場合)

The specified directory cannot be created. (directory = aa...aa)

[対処]

指定したディレクトリを作成できませんでした。

ディレクトリに書き込み権限があることを確認してください。

aa...aa：ディレクトリ名

### KAPM05806-E (Linux の場合)

The specified directory name already existed as a file. (file = aa...aa)

[対処]

指定したディレクトリがファイルとして存在します。

ほかのディレクトリ名を指定してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM05807-E (Linux の場合)

The specified value is invalid. (value = aa...aa)

[対処]

指定した値が不正です。

正しい値を設定してください。

aa...aa：指定された値

### KAPM05808-E (Linux の場合)

The file aa...aa does not exist.

[対処]

ファイル aa...aa がありません。

ファイルの指定に誤りがないことを確認してください。誤りがない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM05809-E (Linux の場合)

The directory aa...aa does not exist.

[対処]

ディレクトリ aa...aa がありません。

ファイルの指定に誤りがないことを確認してください。誤りがない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：ディレクトリ名

### KAPM05810-E (Linux の場合)

The file aa...aa already exists.

[対処]

ファイル aa...aa がすでにあります。

ファイルを消去するか、別のディレクトリに移動してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM05811-E (Linux の場合)

Command aa...aa returns value bb...bb. The error message is cc...cc.

[対処]

コマンド aa...aa が戻り値 bb...bb を返しました。エラーメッセージは cc...cc です。

オプションに指定した値が正しいことを確認してください。正しい場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：コマンド名

bb...bb：戻り値

cc...cc：エラーメッセージ

### KAPM05812-I (Linux の場合)

Processing ended normally.

[対処]

処理が正常終了しました。

### KAPM05813-E (Linux の場合)

An IOException occurred. (details = aa...aa)

[対処]

IOException が発生しました。詳細は aa...aa です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：例外の詳細

### KAPM05814-E (Linux の場合)

An exception occurred. (details = aa...aa)

[対処]

例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：例外の詳細

### KAPM05815-E (Linux の場合)

A NullPointerException occurred. (details = aa...aa)

[対処]

NullPointerException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：例外の詳細

### KAPM05816-E (Linux の場合)

An error occurred while executing the hcndsauthmode command.

[対処]

hcndsauthmode コマンドの実行中にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05817-E (Linux の場合)

There is no RD area in the system.

[対処]

システムに RD エリアがありません。

HiCommand 製品がインストールされていることを確認してください。

### KAPM05818-I (Linux の場合)

The hcnds64authmove command has started.

[対処]

hcnds64authmove コマンドを開始しました。

### KAPM05819-I (Linux の場合)

Processing to import data has started.

[対処]

データのインポート処理を開始しました。

### KAPM05820-I (Linux の場合)

Processing to import data has ended.

[対処]

データのインポート処理が終了しました。

### KAPM05821-I (Linux の場合)

Processing to export data has started.

[対処]

データのエクスポート処理を開始しました。

### KAPM05822-I (Linux の場合)

Processing to export data has ended.

[対処]

データのエクスポート処理が終了しました。

### KAPM05823-E (Linux の場合)

HiRDB has not started.

[対処]

HiRDB が開始していません。

HiRDB を起動してください。

### KAPM05824-E (Linux の場合)

The directory aa...aa already exists.

[対処]

ディレクトリ aa...aa がすでにあります。

別のディレクトリを指定してください。

aa...aa：ディレクトリ名

### KAPM05825-E (Linux の場合)

An HSSOException occurred. (details = aa...aa)

[対処]

HSSOException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：例外の詳細

### KAPM05826-E (Linux の場合)

A CIMException occurred. (details = aa...aa)

[対処]

CIMException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：例外の詳細

### KAPM05827-E (Linux の場合)

The specified directory is not empty. (directory name = aa...aa)

[対処]

指定したディレクトリは空ではありません。

空のディレクトリを指定してください。

aa...aa：ディレクトリ名

### KAPM05828-E (Linux の場合)

An attempt to execute the hcnds64authmove command has failed.

[対処]

hcnds64authmove コマンドの実行に失敗しました。

直前のメッセージ KAPMxxxxx-E を参照してください。

### KAPM05829-E (Linux の場合)

A fatal error occurred.

[対処]

致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05830-E (Linux の場合)

An attempt to establish a connection has failed.

[対処]

コネクション生成に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05831-E (Linux の場合)

An attempt to execute SQL has failed.

[対処]

SQL 実行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05832-I (Linux の場合)

The authentication data was backed up successfully.

[対処]

認証データのバックアップに成功しました。

### KAPM05833-E (Linux の場合)

An attempt to back up the authentication data has failed.

[対処]

認証データのバックアップに失敗しました。

### KAPM05834-I (Linux の場合)

The authentication data was restored successfully.

[対処]

認証データのリストアに成功しました。

### KAPM05835-E (Linux の場合)

An attempt to restore the authentication data has failed.

[対処]

認証データのリストアに失敗しました。

### KAPM05836-E (Linux の場合)

An attempt to acquire the physical table name has failed. (table name = aa...aa)

[対処]

論理テーブル名から物理テーブル名を求められませんでした。

DBMS が起動していることを確認してから再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：テーブル名

### KAPM05837-W (Linux の場合)

The column data exceeds 80 characters. (column data = aa...aa)

[対処]

TNB\_AccountUser テーブルのカラムデータが 80 文字を超えています。

aa...aa：カラムデータ

### KAPM05838-E (Linux の場合)

An attempt to execute the SQL has failed. (SQL = aa...aa, error code = bb...bb)

[対処]

SQL の実行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：実行した SQL ステートメント

bb...bb：エラーコード

### KAPM05840-E (Linux の場合)

The option is invalid.

[対処]

オプションは無効です。

オプションの指定を見直して再実行してください。

### KAPM05841-E (Linux の場合)

The option is invalid. Code=[aa...aa], Data=[bb...bb]

[対処]

オプションは無効です。

オプションの指定を見直して再実行してください。

aa...aa：発生箇所を示すコード

bb...bb：発生したオプションや値

### KAPM05842-I (Linux の場合)

hcnds64banner [aa...aa]{,[bb...bb],.....[.....]}

[対処]

コマンドに指定されたオプションを表示します。

aa...aa：コマンドライン引数

bb...bb：コマンドライン引数

### KAPM05843-E (Linux の場合)

The message file does not exist.

[対処]

file オプションに指定したメッセージファイルが存在しません。

正しいファイルを指定して、コマンドを実行してください。

### KAPM05844-E (Linux の場合)

The path specified for the message file is not a file.

[対処]

file オプションに指定したメッセージファイルのパスは、ファイルではありません。

正しいファイルを指定して、コマンドを実行してください。

### KAPM05845-E (Linux の場合)

The message exceeded 1000 characters.

[対処]

file オプションに指定したメッセージファイルのメッセージが 1,000 文字を超えました。

メッセージを 1,000 文字以下としてください。



### KAPM05846-E (Linux の場合)

The path specified in the aa...aa option is not an absolute path.

[対処]

aa...aa オプションで指定したパスは絶対パスではありません。

絶対パスを指定してから再実行してください。

aa...aa：オプション

### KAPM05850-E (Linux の場合)

An attempt to set the banner message display has failed.

[対処]

バナーメッセージの設定に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM05851-E (Linux の場合)

An attempt to set the banner message display has failed. File = [aa...aa], Code = [bb...bb]

[対処]

バナーメッセージの設定に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：ファイルまたはディレクトリ

bb...bb：発生箇所を示すコード

### KAPM05852-I (Linux の場合)

Setting of the banner message display has been completed.

[対処]

バナーメッセージの設定を完了しました。

### KAPM05860-W (Linux の場合)

The banner message display has already been cancelled.

[対処]

バナーメッセージはすでに解除されています。

### KAPM05861-E (Linux の場合)

An attempt to cancel the banner message display has failed.

[対処]

バナーメッセージの解除に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05862-E (Linux の場合)

An attempt to cancel the banner message display has failed. File = [aa...aa], Code=[bb...bb]

[対処]

バナーメッセージの解除に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイルまたはディレクトリ

bb...bb：発生箇所を示すコード

### KAPM05863-I (Linux の場合)

Cancellation of the banner message display has been completed.

[対処]

バナーメッセージの解除が完了しました。

### KAPM05876-E (Linux の場合)

A fatal error occurred during processing.

[対処]

処理中に致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05879-E (Linux の場合)

aa...aa

[対処]

デバッグ用情報です。

aa...aa：デバッグ用情報

### KAPM05880-E (Linux の場合)

The value of EXCurrentVersion is invalid.

[対処]

EXCurrentVersion の値が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05881-E (Linux の場合)

EXCurrentVersion does not exist.

[対処]

取得したレジストリキー下にレジストリ値 EXCurrentVersion がありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05882-E (Linux の場合)

The registry key that must be acquired does not exist.

[対処]

取得されるべきレジストリキーはありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05883-E (Linux の場合)

A fatal error occurred.

[対処]

致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05884-E (Linux の場合)

The version management file is invalid

[対処]

バージョン管理ファイルが無効です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05885-E (Linux の場合)

The version management file that must be acquired does not exist.

[対処]

取得するべきバージョン管理ファイルがありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05886-E (Linux の場合)

An attempt to acquire the version has failed.

[対処]

バージョン取得に失敗しました。

製品のインストール状態を確認してください。正しくインストールされている場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05887-I (Linux の場合)

The hcmdsvrsutil utility was successful.

[対処]

バージョン取得機能の処理が成功しました。

#### KAPM05890-I (Linux の場合)

The hcmdsbasesvrs command was successful.

[対処]

バージョン表示機能が成功しました。

#### KAPM05891-E (Linux の場合)

The sub-key that shows the version does not exist.

[対処]

バージョンを示すサブキーはありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05892-I (Linux の場合)

The hcmdsbasesvrs command has started.

[対処]

バージョン表示機能を開始しました。

#### KAPM05893-I (Linux の場合)

The hcmdsbasesvrs command has ended.

[対処]

バージョン表示機能が終了しました。

### KAPM05894-E (Linux の場合)

A fatal error occurred.

[対処]

致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05895-E (Linux の場合)

The registry key that must be acquired does not exist.

[対処]

取得されるべきレジストリキーはありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05896-E (Linux の場合)

Initialization of the log failed.

[対処]

ログの初期化に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05897-E (Linux の場合)

An attempt to acquire the installation path has failed.

[対処]

インストールパスの取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05898-E (Linux の場合)

An attempt to create the log file path has failed.

[対処]

ログファイルパスの作成に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05899-E (Linux の場合)

There is no registry key for HBase.

[対処]

HBase のレジストリキーがありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM05900-I (Linux の場合)

The hcmds64dbtrans command has started.

[対処]

hcmds64dbtrans コマンドを開始しました。

### KAPM05901-I (Linux の場合)

The hcmds64dbtrans command ended normally.

[対処]

hcmds64dbtrans コマンドは正常終了しました。

### KAPM05902-E (Linux の場合)

An option is invalid.

[対処]

オプションの指定に誤りがあります。

オプションの指定を見直してからコマンドを再実行してください。

### KAPM05903-E (Linux の場合)

An option is invalid. Code=[aa...aa], Data=[bb...bb]

[対処]

オプションの指定に誤りがあります。

オプションの指定を見直してからコマンドを再実行してください。

aa...aa：発生箇所を示すコード

bb...bb：発生したオプションと値

### KAPM05904-I (Linux の場合)

hcmds64dbtrans [aa...aa]{,[bb...bb],.....[.....]}

[対処]

コマンドに指定されたオプションを表示します。

aa...aa：コマンドライン引数

bb...bb：コマンドライン引数

### KAPM05905-E (Linux の場合)

The path specified in the aa...aa option is not an absolute path.

[対処]

aa...aa オプションで指定したパスは絶対パスではありません。

絶対パスを指定してから再実行してください。

aa...aa：オプション

### KAPM05906-E (Linux の場合)

Authentication data cannot be registered in a secondary server.

[対処]

認証データは、セカンダリサーバに登録できません。

認証データの登録は、プライマリサーバに対して実行してください。

### KAPM05909-E (Linux の場合)

An unexpected exception occurred.

[対処]

予期しない例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05910-E (Linux の場合)

An attempt to acquire the version of aa...aa has failed.

[対処]

インストールされている aa...aa のバージョンが取得できません。

製品が正しくインストールされているか確認し、必要に応じて対処してください。対処してもエラーが発生する場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：製品名

### KAPM05911-E (Linux の場合)

aa...aa is a version that cannot be registered.

[対処]

登録データに格納されている aa...aa のデータは、インストールされているバージョンの aa...aa では利用できないため、登録できません。

移行先にインストールされている製品のバージョンを、移行元のバージョンと同じか、製品が移動を許可しているバージョンに変更してください。

該当する製品のデータをインポートする必要がある場合、type オプションを使用して、該当する製品以外をインポートしてください。

aa...aa：製品名

### KAPM05912-I (Linux の場合)

aa...aa cannot be registered because it is not installed.

[対処]

aa...aa はインストールされていないため、登録処理を省略します。

aa...aa のデータが必要な場合は、aa...aa をインストールしてからコマンドを再実行してください。

aa...aa：製品名

### KAPM05913-E (Linux の場合)

Processing to register aa...aa will stop because it is not installed.

[対処]

type オプションに指定されている aa...aa がインストールされていないため、データの登録処理を中断します。

該当する製品のデータをインポートする必要がある場合、移行先に製品をインストールしてください。

該当する製品のデータをインポートする必要がある場合、type オプションを使用して、該当する製品以外をインポートしてください。

aa...aa：製品名

### KAPM05914-E (Linux の場合)

Processing to register aa...aa will stop because it is not in the registration data.

[対処]

type オプションに指定されている aa...aa が登録データに含まれていないため、データの登録処理を中断します。

アーカイブファイルまたは workpath オプションで指定したディレクトリに含まれる製品だけを、type オプションで指定してください。

aa...aa：製品名

### KAPM05915-E (Linux の場合)

An attempt was made to register primary server data into the secondary server.



[対処]

プライマリサーバのデータをセカンダリサーバに登録しようとした。  
インポートするデータを見直してください。

### KAPM05916-E (Linux の場合)

An attempt was made to register secondary server data into the primary server.

[対処]

セカンダリサーバのデータをプライマリサーバに登録しようとした。  
インポートするデータ、およびインポート先のサーバの設定を見直してください。

### KAPM05917-E (Linux の場合)

An attempt to import the database has failed.

[対処]

データベースのインポートに失敗しました。  
コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM05918-E (Linux の場合)

An attempt to export the database has failed.

[対処]

データベースのエクスポートに失敗しました。  
コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM05919-E (Linux の場合)

The hcmds64dbtrans command cannot be executed because the database is currently in use.

[対処]

データベースが使用中のため、hcmds64dbtrans コマンドを実行できません。  
HiRDB と接続している Hitachi Command Suite 製品を停止してから、再実行してください。  
再実行しても問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM05920-E (Linux の場合)

The archive file specification is incorrect.

[対処]

file オプションに指定したアーカイブファイル名に誤りがあります。

コマンドオプションに指定したパスを見直してください。

### KAPM05921-E (Linux の場合)

An attempt to extract the archive file has failed.

[対処]

file オプションに指定したアーカイブファイルの解凍に失敗しました。

次の点を確認し、必要に応じて対処してください。

- ・ workpath オプションで指定したディレクトリのディスク容量が不足していないか
- ・ hcmts64dbtrans コマンドのアーカイブファイルか

対処してもエラーが発生する場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM05922-E (Linux の場合)

An attempt to create an archive file has failed.

[対処]

アーカイブファイルの作成に失敗しました。

アーカイブファイルの格納先に、十分なディスク容量を確保してください。ディスク容量を確保してもエラーが発生する場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM05923-E (Linux の場合)

An archive file cannot be created because the data exceeds 2 GB.

[対処]

2GB を超えるため、アーカイブファイルを作成できません。

アーカイブファイルの代わりに、workpath オプションで指定したディレクトリに格納されているデータを移行先サーバに転送してください。

### KAPM05924-E (Linux の場合)

The work directory specification is incorrect.

[対処]

workpath オプションに指定した作業用ディレクトリ名に誤りがあります。

workpath オプションに指定したパスを見直してください。

### KAPM05925-E (Linux の場合)

The work directory is not empty.

[対処]

workpath オプションに指定した作業用ディレクトリが空ではありません。  
作業用ディレクトリに空のディレクトリ、または未作成のディレクトリを指定してください。

### KAPM05926-E (Linux の場合)

The format of the registration data in the work directory is incorrect.

[対処]

hcmts64dbtrans コマンドが必要とするファイルまたはディレクトリが、workpath オプションで指定した作業用ディレクトリに展開されていません。

- ・ file オプションを指定している場合

指定したアーカイブファイルが、hcmts64dbtrans コマンドのアーカイブファイルかどうか確認してください。

- ・ file オプションを指定していない場合

workpath オプションで指定したディレクトリに、エクスポート時に workpath オプションで指定したディレクトリの内容がすべて格納されているかどうか確認してください。

対処してもエラーが発生する場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM05927-E (Linux の場合)

DBMS is not running.

[対処]

DBMS が動作していないため、データの入出力ができません。

hcmts64dbsrv コマンドで HiRDB を起動してください。

### KAPM05928-E (Linux の場合)

DBMS is not set up.

[対処]

DBMS がセットアップされていないため、データの入出力ができません。

製品のインストール状態を確認してください。

### KAPM05929-W (Linux の場合)

An attempt to delete the work directory has failed.

[対処]

作業用ディレクトリに作成したファイルまたはディレクトリの削除に失敗しました。

作業ディレクトリを削除してください。

### KAPM05930-I (Linux の場合)

aa...aa will now be exported.

[対処]

aa...aa のエクスポートを開始します。

aa...aa : "The Application data"または"The Authentication data"

### KAPM05931-I (Linux の場合)

aa...aa has been exported.

[対処]

aa...aa のエクスポートが終了しました。

aa...aa : "The Application data"または"The Authentication data"

### KAPM05932-I (Linux の場合)

aa...aa has been deleted from the authentication data.

[対処]

認証データから aa...aa を削除しました。

aa...aa : 製品名

### KAPM05933-I (Linux の場合)

The archive file will now be created.

[対処]

アーカイブの作成を開始します。

### KAPM05934-I (Linux の場合)

The archive file has been created.

[対処]

アーカイブの作成が終了しました。

### KAPM05935-I (Linux の場合)

The archive file will now be extracted.

[対処]

アーカイブの解凍を開始します。

### KAPM05936-I (Linux の場合)

The archive file has been extracted.

[対処]

アーカイブの解凍が終了しました。

### KAPM05937-I (Linux の場合)

aa...aa will now be imported.

[対処]

aa...aa のインポートを開始します。

aa...aa : "The Application data"または"The Authentication data"

### KAPM05938-I (Linux の場合)

aa...aa has been imported.

[対処]

aa...aa のインポートが終了しました。

aa...aa : "The Application data"または"The Authentication data"

### KAPM05939-E (Linux の場合)

aa...aa

[対処]

直前のエラーメッセージの詳細情報を表示します。

直前のメッセージに従って対処してください。

aa...aa : エラー時の詳細データ

### KAPM05950-E (Linux の場合)

The specified product is not supported.

[対処]

バージョン取得機能で指定した製品はサポート対象外です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05951-E (Linux の場合)

The sub-key that shows the version does not exist.

[対処]

バージョンを示すサブキーはありません。

製品のインストール状態を確認してください。正しくインストールされている場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05952-E (Linux の場合)

The specified product is not installed.

[対処]

バージョン取得機能で指定した製品がインストールされていません。  
オプションで指定した製品をインストールしてください。

### KAPM05953-I (Linux の場合)

The processing of the hcmdsvrsutil library succeeded.

[対処]

バージョン取得機能の処理が成功しました。

### KAPM05954-E (Linux の場合)

The product name is not specified.

[対処]

製品名が指定されていません。  
製品名を指定して、再度コマンドを実行してください。

### KAPM05955-E (Linux の場合)

The product names do not match.

[対処]

製品名が一致しません。  
正しい製品名を指定して、再度コマンドを実行してください。

### KAPM05956-E (Linux の場合)

The processing of the hcmdsvrsutil library failed.

[対処]

バージョン取得機能の処理が失敗しました。  
原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05957-E (Linux の場合)

There is no registry key for the specified product.

[対処]

バージョン取得機能で指定された製品のレジストリキーが存在しません。

製品のインストール状態を確認してください。正しくインストールされている場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM05958-E (Linux の場合)

An attempt to acquire the sub-key that shows the version of the specified product has failed.

[対処]

バージョン取得機能で指定された製品のバージョンを示すサブキーが存在しません。

製品のインストール状態を確認してください。正しくインストールされている場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM05959-E (Linux の場合)

The file that stores the installation path is invalid.

[対処]

インストールパスを格納しているファイルが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM05970-I (Linux の場合)

The hcmdspvrs command was successful.

[対処]

バージョン取得機能が成功しました。

### KAPM05971-E (Linux の場合)

The specified product is not installed. (product name = aa...aa)

[対処]

バージョン取得機能で指定した製品がインストールされていません。

指定した製品をインストールしてください。

aa...aa：製品名

### KAPM05972-E (Linux の場合)

An attempt to acquire version information for the specified product has failed.

[対処]

バージョン取得機能で指定された製品のバージョンを取得できませんでした。

製品のインストール状態を確認してください。正しくインストールされている場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM05973-I (Linux の場合)

The hcmdsppvrs command has started.

[対処]

バージョン取得機能を開始しました。

### KAPM05974-I (Linux の場合)

The hcmdsppvrs command has ended.

[対処]

バージョン取得機能が終了しました。

### KAPM05975-E (Linux の場合)

A fatal error occurred.

[対処]

致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05976-E (Linux の場合)

Log initialization failed.

[対処]

ログの初期化に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05977-E (Linux の場合)

Initialization of the installation path has failed.

[対処]

インストールパスの初期化に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05978-E (Linux の場合)

An attempt to assign memory to store the log file path has failed.

[対処]

ログファイルパスを格納するメモリの確保に失敗しました。



原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05979-E (Linux の場合)

The number of specified options is invalid.

[対処]

バージョン取得機能で指定したオプションの数が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05980-E (Linux の場合)

A file already exists at the specified output destination.

[対処]

バージョン取得機能で指定された出力先にはすでにファイルが存在しています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05981-E (Linux の場合)

A folder already exists at the specified output destination.

[対処]

バージョン取得機能で指定された出力先にはすでにフォルダが存在しています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05982-E (Linux の場合)

The file-creation function failed.

[対処]

バージョン値を書き出すファイルを作成する関数が失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM05983-E (Linux の場合)

The file-writing function failed.

[対処]

バージョン値をファイルに書き出す関数が失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05984-I (Linux の場合)

The version was successfully acquired. (product name = aa...aa, version = bb...bb)

[対処]

バージョン取得に成功しました。

aa...aa：製品名

bb...bb：バージョン

### KAPM05985-E (Linux の場合)

An attempt to acquire the version has failed. (product name = aa...aa)

[対処]

バージョン取得に失敗しました。

製品のインストール状態を確認してください。正しくインストールされている場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：製品名

### KAPM05986-E (Linux の場合)

A fatal error occurred: aa...aa

[対処]

致命的エラーの原因を表す詳細なメッセージを出力します。

指定された製品がサポートされているか確認してください。その製品がサポートされている場合は、指定された製品名が間違っている可能性がありますので、正しい製品名を入力して再度コマンドを実行してください。

aa...aa：詳細メッセージ

### KAPM05987-I (Linux の場合)

The processing of the hcmdsvrsutil library succeeded.

[対処]

バージョン取得機能の処理が成功しました。

### KAPM05988-E (Linux の場合)

The processing of the hcmdsvrsutil library failed. (RTN = aa...aa, message = bb...bb)

[対処]

バージョン取得機能の処理が失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：バージョン取得機能内での戻り値

bb...bb：バージョン取得機能内でのエラーメッセージ

### KAPM05990-E (Linux の場合)

The version file does not exist. (command line = aa...aa)

[対処]

バージョンファイルが存在しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：コマンドライン

### KAPM05991-E (Linux の場合)

The argument is invalid.

[対処]

引数が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM05999-E (Linux の場合)

Fatal error.

[対処]

致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06001-I (Linux の場合)

Updating of the database has started.

[対処]

データベースのアップデートを開始しました。

### KAPM06002-I (Linux の場合)

The database was updated from 01-00 to 01-01.

[対処]

データベースが 0100 版から 0101 版へアップデートされました。

### KAPM06003-I (Linux の場合)

The database need not be updated to 01-01.

[対処]

データベースは 0101 版へアップデートする必要はありません。

### KAPM06004-I (Linux の場合)

The database updating from 01-01 to 03-00 has started.

[対処]

0101 版から 0300 版へデータベースのアップデートを開始しました。

### KAPM06005-I (Linux の場合)

The database was updated from 01-01 to 03-00.

[対処]

データベースが 0101 版から 0300 版へアップデートされました。

### KAPM06006-I (Linux の場合)

The database need not be updated to 03-00.

[対処]

データベースは 0300 版へアップデートする必要はありません。

### KAPM06007-I (Linux の場合)

The database is already updated.

[対処]

データベースはすでにアップデートされています。

### KAPM06008-E (Linux の場合)

Updating of the database abnormally ended.

[対処]

データベースのアップデートが異常終了しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06009-I (Linux の場合)

Updating of the database has ended.

[対処]

データベースのアップデートが終了しました。

### KAPM06010-E (Linux の場合)

An attempt to backup of the database has failed.

[対処]

データベースのバックアップに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06011-E (Linux の場合)

An attempt to restore of the database has failed.

[対処]

データベースのリストアに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06012-I (Linux の場合)

The database does not need to be updated to aa...aa.

[対処]

データベースをバージョン aa...aa へアップデートする必要はありません。

aa...aa : バージョン

### KAPM06013-I (Linux の場合)

The database has been updated from aa...aa to bb...bb.

[対処]

データベースがバージョン aa...aa からバージョン bb...bb へアップデートされました。

aa...aa : 旧バージョン

bb...bb : 新バージョン

### KAPM06015-E (Linux の場合)

An attempt to change the database meta definition has failed.

[対処]

データベースメタ定義の変更に失敗しました。

InterBase が起動していることを確認してください。起動している場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06016-E (Linux の場合)

The version of the database to be upgraded is unknown.

[対処]

バージョンアップするデータベースのバージョンがわかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06017-E (Linux の場合)

The current database version could not be obtained.

[対処]

現在のデータベースのバージョンを取得できませんでした。

InterBase が起動していることを確認してください。起動している場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06018-E (Linux の場合)

An attempt to acquire the connection has failed.

[対処]

Connection の取得に失敗しました。

InterBase が起動していることを確認してください。起動している場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06019-E (Linux の場合)

An attempt to set up the auto-commit function has failed.

[対処]

自動コミット機能の設定に失敗しました。

InterBase が起動していることを確認してください。起動している場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06020-E (Linux の場合)

An attempt to create the lock table has failed.

[対処]

ロックテーブルの作成に失敗しました。

InterBase が起動していることを確認してください。起動している場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06021-E (Linux の場合)

An attempt to lock the table has failed.

[対処]

テーブルロックに失敗しました。

InterBase が起動していることを確認してください。起動している場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06022-E (Linux の場合)

An attempt to execute SQL has failed.

[対処]

SQL 実行に失敗しました。

InterBase が起動していることを確認してください。起動している場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06023-E (Linux の場合)

An attempt to update the version of the database version table has failed.

[対処]

データベースのバージョンテーブルのバージョンの更新に失敗しました。

InterBase が起動していることを確認してください。起動している場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06024-E (Linux の場合)

An error occurred during an attempt to read a file.

[対処]

ファイル読み込み中にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06025-E (Linux の場合)

An attempt to acquire the database version has failed.

[対処]

データベースのバージョン取得に失敗しました。

InterBase が起動していることを確認してください。起動している場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06026-E (Linux の場合)

An attempt to upgrade the database has failed.

[対処]

データベースのバージョンアップに失敗しました。

InterBase が起動していることを確認してください。起動している場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06027-I (Linux の場合)

The database was successfully updated.

[対処]

データベースのバージョンアップに成功しました。

### KAPM06028-E (Linux の場合)

An attempt to set up the environment has failed. (system property name = aa...aa)

[対処]

環境設定に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：システムプロパティ名

### KAPM06029-E (Linux の場合)

Database is not running.

[対処]

DBMS が起動していません。

OS を起動した直後は DBMS が起動途中のため、メッセージが出力されることがあります。

OS を起動した直後以外のタイミングでメッセージが出力された場合は、DBMS を起動してください。

### KAPM06030-E (Linux の場合)

Disk capacity is insufficient.

[対処]

ディスク容量が不足しています。

バックアップファイルからリポジトリをリストアして、データベースの容量を増やしてから、再度実行してください。



### KAPM06031-E (Linux の場合)

An attempt to upgrade the database has failed.

[対処]

データベースのバージョンアップに失敗しました。

バックアップファイルからリポジトリをリストアして、再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06032-E (Linux の場合)

An attempt to acquire the database version has failed.

[対処]

データベースのバージョン取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06033-E (Linux の場合)

The current database version is incorrect.

[対処]

現在のデータベースのバージョンが不明です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06034-E (Linux の場合)

Exclusion control of a TNB\_DBVersion table has failed.

[対処]

TNB\_DBVersion テーブルの排他制御に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06035-E (Linux の場合)

The access class of a database could not be found.

[対処]

データベースのアクセスクラスが見つかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06036-E (Linux の場合)

Access of a database has failed.

[対処]

データベースのアクセスに失敗しました。

OS を起動した直後は DBMS が起動途中のため、メッセージが出力されることがあります。

OS を起動した直後以外のタイミングでメッセージが出力された場合は、原因究明と問題の解決に、詳細な調査が必要です。

障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06037-I (Linux の場合)

The database has been update from version aa...aa to bb...bb.

[対処]

データベースがバージョン aa...aa からバージョン bb...bb へアップデートします。

aa...aa:バージョン

bb...bb:バージョン

### KAPM06038-E (Linux の場合)

An attempt to acquire the user names of users who access the database has failed.

[対処]

データベースにアクセスするユーザーの取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06039-E (Linux の場合)

The version of the target database is unknown.

[対処]

目標とするデータベースのバージョンが不明です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06040-E (Linux の場合)

An unexpected error occurred.

[対処]

予期しないエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06041-E (Linux の場合)

An attempt to clear an HiRDB environment variable has failed.

[対処]

HiRDB の環境変数を消去できませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06042-W (Linux の場合)

The SQL will be disregarded. (SQL = aa...aa, error code = bb...bb)

[対処]

データベースのバージョンアップで、実行済みの SQL ステートメントを無視します。

aa...aa : 実行した SQL ステートメント

bb...bb : エラーコード

### KAPM06043-E (Linux の場合)

An attempt to perform a rollback has failed.

[対処]

データベースのバージョンアップで、ロールバック実行に失敗しました。

DBMS が起動していることを確認してから再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06044-E (Linux の場合)

The version upgrade definition file is invalid.

[対処]

バージョンアップ定義ファイルの内容が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06045-I (Linux の場合)

The SQL will now be executed. (SQL = aa...aa)

[対処]

データベースのバージョンアップで、SQL ステートメントを実行します。

aa...aa : SQL ステートメント

### KAPM06046-I (Linux の場合)

Processing to upgrade the database version started. (version = aa...aa)

[対処]

データベースのバージョンアップを開始しました。

aa...aa：データベースのバージョン

### KAPM06047-I (Linux の場合)

Processing to upgrade the database version ended. (version = aa...aa)

[対処]

データベースのバージョンアップが終了しました。

aa...aa：データベースのバージョン

### KAPM06048-E (Linux の場合)

An attempt to execute the SQL has failed. (SQL = aa...aa, error code = bb...bb)

[対処]

データベースのバージョンアップで、SQL ステートメントの実行に失敗しました。

DBMS が起動していることを確認してから再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：実行した SQL ステートメント

bb...bb：エラーコード

### KAPM06049-E (Linux の場合)

The RD area of HBase is blocked.

[対処]

HBase の RD エリアが閉塞しています。

HiRDB が閉塞した原因を取り除いてから再実行してください。

### KAPM06050-E (Linux の場合)

An attempt to add a built-in user group failed.

[対処]

ビルトインユーザーグループの追加に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06052-E (Linux の場合)

An attempt to change a resource group attribute has failed. (attribute = aa...aa)

[対処]

リソースグループの属性の変更に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：属性

### KAPM06100-I (Linux の場合)

The hcnds64chgurl command started.

[対処]

hcnds64chgurl コマンドを開始しました。

### KAPM06101-I (Linux の場合)

The hcnds64chgurl command successfully ended.

[対処]

hcnds64chgurl コマンドは正常終了しました。

### KAPM06102-E (Linux の場合)

The hcnds64chgurl command abnormally ended.

[対処]

hcnds64chgurl コマンドは異常終了しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06103-I (Linux の場合)

An attempt to back up the database has succeeded.

[対処]

データベースのバックアップに成功しました。

### KAPM06104-E (Linux の場合)

An attempt to back up the database has failed.

[対処]

データベースのバックアップに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM06105-I (Linux の場合)

An attempt to restore the database has succeeded.

[対処]

リストアに成功しました。

#### KAPM06106-E (Linux の場合)

An attempt to restore the database has failed.

[対処]

リストアに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM06111-I (Linux の場合)

The URL was changed from "aa...aa" to "bb...bb".

[対処]

URL が"aa...aa"から"bb...bb"に変更されました。

aa...aa : 旧 URL

bb...bb : 新 URL

#### KAPM06112-E (Linux の場合)

The specified URL before the change is invalid. URL = "aa...aa"

[対処]

変更元 URL が不正です。

URL に誤りがないか確認してください。

aa...aa : URL

#### KAPM06113-E (Linux の場合)

The specified URL after the change is invalid. URL = "aa...aa"

[対処]

変更先 URL が不正です。

URL に誤りがないか確認してください。

aa...aa : URL

### KAPM06114-E (Linux の場合)

An attempt to connect to the database has failed.

[対処]

データベースへの接続に失敗しました。

InterBase または InterClient のサービスが起動しているか確認してください。

### KAPM06115-E (Linux の場合)

An option is invalid.

[対処]

オプションが不正です。

オプションを確認してください。

### KAPM06116-E (Linux の場合)

CIMException occurred. Description = "aa...aa"

[対処]

CIMException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：詳細

### KAPM06117-E (Linux の場合)

An unexpected error occurred. Description = "aa...aa"

[対処]

予期しないエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：詳細

### KAPM06118-E (Linux の場合)

The BaseURL column does not exist in the class. class name = "aa...aa"

[対処]

BaseURL カラムがクラスに存在しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：クラス名

### KAPM06119-W (Linux の場合)

The specified URL does not exist in the class. URL = "aa...aa"

[対処]

指定された URL はクラスに存在しません。

URL に誤りがないか確認してください。

aa...aa : URL

### KAPM06120-I (Linux の場合)

The URL is not registered.

[対処]

URL は登録されていません。

### KAPM06121-E (Linux の場合)

IllegalDataException occurred. Description = "aa...aa"

[対処]

IllegalDataException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa : 詳細

### KAPM06122-W (Linux の場合)

The specified URL before the change and after the change are same.

[対処]

変更元と変更先の URL が同一です。

URL に誤りがないか確認してください。

### KAPM06123-W (Linux の場合)

The program product specified by the type option is invalid.

[対処]

type オプションに指定した値が不正です。

正しい値を入力してください。

### KAPM06130-I (Linux の場合)

The hcmsgsinitsetup command has started.

[対処]



hcmdsinitsetup コマンドを開始しました。

#### KAPM06131-I (Linux の場合)

The hcmdsinitsetup command was successful.

[対処]

hcmdsinitsetup コマンドが成功しました。

#### KAPM06132-E (Linux の場合)

The hcmdsinitsetup command has failed.

[対処]

hcmdsinitsetup コマンドが失敗しました。

#### KAPM06138-E (Linux の場合)

A required database path is missing.

[対処]

必要なデータベースのパスがありません。

#### KAPM06139-E (Linux の場合)

An error occurred during a parameter check.

[対処]

パラメータチェックでエラーが発生しました。

#### KAPM06140-E (Linux の場合)

Memory is insufficient.

[対処]

メモリー不足が発生しました。

メモリーの容量について、動作環境を確認してください。必要あればメモリーを増設してください。

#### KAPM06141-E (Linux の場合)

The HiRDB environment already exists.

[対処]

HiRDB の環境がすでに存在しています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06142-E (Linux の場合)

Free disk space is insufficient.

[対処]

空き領域が不足しています。

ディスク容量について、動作環境を確認してください。必要あればディスク領域を空けてください。

### KAPM06143-E (Linux の場合)

An error occurred in the system definition entry file.

[対処]

システム定義入力ファイルでエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06144-E (Linux の場合)

The port is already being used.

[対処]

すでにポートが使用されています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06145-E (Linux の場合)

Other errors.

[対処]

その他のエラーです。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06146-E (Linux の場合)

An attempt to create the file has failed.

[対処]

ファイルの作成に失敗しました。

### KAPM06147-E (Linux の場合)

An attempt to write to the file has failed.

[対処]

ファイルの書き込みに失敗しました。

#### KAPM06149-E (Linux の場合)

An attempt to delete the file has failed.

[対処]

ファイルの削除に失敗しました。

#### KAPM06153-E (Linux の場合)

An attempt to execute the command has failed.

[対処]

コマンドの実行に失敗しました。

#### KAPM06154-E (Linux の場合)

An unexpected exception occurred.

[対処]

予期しない例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

#### KAPM06159-E (Linux の場合)

An attempt to acquire a cluster configuration file has failed.

[対処]

クラスタ設定ファイルの取得に失敗しました。

クラスタ設定ファイルを確認してください。

#### KAPM06160-E (Linux の場合)

The value of hcnds.home cannot be acquired.

[対処]

"hcnds.home"の値が取得できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

#### KAPM06161-E (Linux の場合)

The cluster configuration file was not found.

[対処]

クラスタ設定ファイルが見つかりません。  
クラスタ設定ファイルを確認してください。

### KAPM06162-E (Linux の場合)

An attempt to acquire the key name has failed.

[対処]

キー名の取得に失敗しました。  
クラスタ設定ファイルを確認してください。

### KAPM06163-E (Linux の場合)

An attempt to acquire a value has failed.

[対処]

値の取得に失敗しました。  
クラスタ設定ファイルを確認してください。

### KAPM06164-E (Linux の場合)

A CIMClassNotFoundException occurred.

[対処]

CIMClassNotFoundException が発生しました。  
原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06165-E (Linux の場合)

An attempt to delete the file has failed. (file = "aa...aa")

[対処]

ファイルの削除に失敗しました。  
次に続くメッセージを参照してください。  
aa...aa：ファイル名

### KAPM06166-E (Linux の場合)

An attempt to register the authentication data has failed.

[対処]

認証データの登録に失敗しました。  
hcmsgs64chgurl コマンドを実行して、KAPM06111-I に続いてこのメッセージが表示された場合は、分散環境でのローカルのリポジトリへの情報登録には成功していますが、リモートのマシンでの登録情報が未反映です。リモートのマシンで登録情報を反映するために、リモートのマシンの Single

Sign On Server を起動または再起動してください。起動または再起動しても問題が解決しない場合は、ネットワークの接続・設定を確認してください。それでも問題が解決しないときは、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06169-E (Linux の場合)

An attempt to log in as an internal user has failed.

[対処]

内部ユーザーでのログインに失敗しました。

次に続くメッセージを参照してください。

### KAPM06170-I (Linux の場合)

The hcmts64dbstatus command has started.

[対処]

hcmts64dbstatus コマンドが開始されました。

### KAPM06171-I (Linux の場合)

The hcmts64dbstatus command has ended.

[対処]

hcmts64dbstatus コマンドが終了しました。

### KAPM06172-I (Linux の場合)

The hcmts64dbstatus command was successful.

[対処]

hcmts64dbstatus コマンドが成功しました。

### KAPM06173-E (Linux の場合)

The hcmts64dbstatus command has failed.

[対処]

hcmts64dbstatus コマンドが失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06176-I (Linux の場合)

The DBMS is running.

[対処]

DBMS が起動しています。

#### KAPM06177-I (Linux の場合)

The DBMS is now starting or shutting down.

[対処]

DBMS が起動処理中、または停止処理中です。

#### KAPM06178-I (Linux の場合)

The DBMS service has stopped.

[対処]

DBMS が停止しています。

#### KAPM06179-E (Linux の場合)

The DBMS restart was interrupted.

[対処]

DBMS が再起動中断状態です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

#### KAPM06180-E (Linux の場合)

The DBMS service has stopped or does not exist.

[対処]

DBMS サービスが停止または存在しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

#### KAPM06181-E (Linux の場合)

The database has not been set up.

[対処]

データベースがセットアップされていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

#### KAPM06182-E (Linux の場合)

An internal error occurred.

[対処]

内部エラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06183-I (Linux の場合)

Command execution results: "aa...aa"

[対処]

コマンドの実行結果です。

aa...aa : 実行するコマンドの画面出力

### KAPM06184-E (Linux の場合)

An attempt to execute the command has failed.

[対処]

コマンドの実行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06185-E (Linux の場合)

An exception occurred.

[対処]

例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06186-E (Linux の場合)

The value of hcnds.home could not be acquired.

[対処]

"hcnds.home"の値が取得できませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06187-E (Linux の場合)

An attempt to judge the DBMS status has failed.

[対処]

DBMS の状態判定は失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06190-E (Linux の場合)

An attempt to acquire a parameter failed. (file name = aa...aa, key = bb...bb, value = cc...cc)

[対処]

ファイルからキーに対応する値のパラメーター取得に失敗しました。

hcmsdsbsetup コマンドを実行した時に、パラメーターを取得するファイルが一時的にアクセスできない状態になっていたおそれがあります。

hcmsdsbsetup コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：ファイルのパス

bb...bb：値を設定するためのキー値

cc...cc：キーに対応する値

### KAPM06191-E (Linux の場合)

An attempt to set a parameter failed. (file name = aa...aa, key = bb...bb, value = cc...cc)

[対処]

キーに対応する値のパラメーター設定に失敗しました。

hcmsdsbsetup コマンドを実行した時に、パラメーターを取得するファイルが一時的にアクセスできない状態になっていたおそれがあります。

hcmsdsbsetup コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：ファイルのパス

bb...bb：値を設定するためのキー値

cc...cc：キーに対応する値

### KAPM06192-I (Linux の場合)

The command was executed. (command name = aa...aa, return code = bb...bb)

[対処]

コマンドを実行しました。

aa...aa：コマンド名

bb...bb：リターンコード

### KAPM06193-I (Linux の場合)

aa...aa



[対処]

デバック情報が出力されます。

aa...aa:デバック情報

### KAPM06203-E (Linux の場合)

The list of table name is empty.

[対処]

テーブル名のリストが空です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06206-E (Linux の場合)

An unexpected error occurred during InterBase processing.

[対処]

InterBase の処理中に予期しないエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06207-E (Linux の場合)

The list of table names is empty.

[対処]

テーブル一覧が空です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06209-I (Linux の場合)

A table aa...aa has been created.

[対処]

テーブル aa...aa が作成されました。

aa...aa : テーブル名

### KAPM06214-E (Linux の場合)

InterBaseServer is not running.

[対処]

InterBaseServer が起動していません。

InterBaseServer が起動しているか確認してください。

### KAPM06215-E (Linux の場合)

InterServer is not running.

[対処]

InterServer が起動していません。

InterServer が起動しているか確認してください。

### KAPM06216-E (Linux の場合)

An argument contains a null value.

[対処]

引数に null が含まれています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06217-E (Linux の場合)

The option is invalid.

[対処]

オプションが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06218-E (Linux の場合)

The specified directory cannot be created. (directory = aa...aa).

[対処]

指定されたディレクトリが作成できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : ディレクトリ名

### KAPM06219-E (Linux の場合)

The specified directory name already exists as a file. (file = aa...aa)

aa...aa: File name

[対処]

指定されたディレクトリ名がすでにファイルとして存在します。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM06220-E (Linux の場合)

The specified file name already exists as a directory. (directory = aa...aa )

[対処]

指定されたファイル名がすでにディレクトリとして存在します。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ディレクトリ名

### KAPM06221-E (Linux の場合)

The specified database file (aa...aa ) does not exist.

[対処]

指定されたデータベースファイルが存在しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：データベースファイル名

### KAPM06222-E (Linux の場合)

The specified XML file (aa...aa) does not exist.

[対処]

指定された XML ファイルが存在しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：XML ファイル名

### KAPM06223-E (Linux の場合)

The specified value is invalid. (value = aa...aa)

[対処]

指定された値が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：値

### KAPM06224-E (Linux の場合)

The specified arguments are insufficient.

[対処]

指定された引数が不十分です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06226-E (Linux の場合)

The specified file (aa...aa) does not exist in the argument of the pdload command.

[対処]

pdload コマンドの引数に指定するファイル aa...aa が存在しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：存在しない名称

### KAPM06227-I (Linux の場合)

The processing on table aa...aa finished successfully.

[対処]

テーブル aa...aa への処理は正しく終了しました。

aa...aa：テーブル名

### KAPM06228-E (Linux の場合)

The CSV file (aa...aa) contains an invalid line.

[対処]

CSV ファイル aa...aa に不正な行が含まれています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM06229-E (Linux の場合)

An attempt to read the data from table aa...aa has failed.

[対処]

テーブル aa...aa のデータ読み込みに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：テーブル名

### KAPM06230-E (Linux の場合)

An unexpected return value (aa...aa) was returned from the pdload command.

[対処]

pdload コマンドから、予期しない戻り値が返りました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：予期しない戻り値

### KAPM06231-E (Linux の場合)

An attempt to upgrade InterBase has failed.

[対処]

InterBase のアップグレード処理に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06232-E (Linux の場合)

An SQL exception occurred.

[対処]

SQLException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06234-E (Linux の場合)

A table name in XML is null or 0 bytes.

[対処]

XML 中のテーブル名が null または 0 バイトです。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06235-E (Linux の場合)

An unexpected XML tag (aa...aa) has been detected.

[対処]

予期しない XML のタグ aa...aa を検出しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：予期しない XML タグ名

### KAPM06239-E (Linux の場合)

An error occurred during SAX processing.

[対処]

SAX 処理中にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06241-E (Linux の場合)

A fatal error occurred during SAX processing.

[対処]

SAX 処理中に致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06242-E (Linux の場合)

An unexpected data length (aa...aa) was detected.

[対処]

予期しないデータ長が検出されました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：予期しない値

### KAPM06243-E (Linux の場合)

A SAXException occurred. (details = aa...aa)

[対処]

SAXException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：SAXException の詳細情報

### KAPM06244-E (Linux の場合)

The length of the data to be moved to HiRDB exceeds the HiRDB limit. (data type of excessively long data, length) = (aa...aa, bb...bb)

[対処]

HiRDB に移行するデータの長さが HiRDB の制限値を超えています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：長過ぎるデータのデータ型

bb...bb：長過ぎるデータのデータ長

### KAPM06245-E (Linux の場合)

HiRDB has not started.

[対処]

HiRDB が開始していません。

HiRDB を起動してください。

### KAPM06246-I (Linux の場合)

The table aa...aa was successfully created.

[対処]

テーブル aa...aa の作成に成功しました。

aa...aa：テーブル名

### KAPM06247-E (Linux の場合)

The table aa...aa was not created.

[対処]

テーブル aa...aa は作成されませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：テーブル名

### KAPM06248-I (Linux の場合)

Processing ended normally.

[対処]

処理は正常終了しました。

### KAPM06249-E (Linux の場合)

An unexpected exception occurred.

[対処]

予期しない例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM06250-I (Linux の場合)

The data was registered successfully in table aa...aa.

[対処]

テーブル aa...aa へのデータ登録に成功しました。

aa...aa：テーブル名

#### KAPM06251-E (Linux の場合)

The data was not registered in table aa...aa.

[対処]

テーブル aa...aa にデータは登録されませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：テーブル名

#### KAPM06252-E (Linux の場合)

Authentication has failed at aa...aa.

[対処]

aa...aa で認証に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：データベース名

#### KAPM06253-E (Linux の場合)

Application aa...aa is not supported.

[対処]

アプリケーション aa...aa のデータベースの移行は、サポートされていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：アプリケーション名

#### KAPM06255-I (Linux の場合)

Processing to initialize database conversion is being performed.

[対処]



データベース変換のための初期化処理中です。

### KAPM06256-E (Linux の場合)

The specified file could not be created. (file = aa...aa)

[対処]

指定したファイルを作成できませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM06257-I (Linux の場合)

Data is now being read from the old database. (progress = aa...aa/bb...bb)

[対処]

古いデータベースからデータを読み出しています。

aa...aa：変換が完了したテーブル数

bb...bb：変換されるテーブルの総数

### KAPM06258-I (Linux の場合)

The database is now being converted. (progress = aa...aa/bb...bb)

[対処]

データベースを変換中です。

aa...aa：変換されたテーブル数

bb...bb：変換されるテーブルの総数

### KAPM06259-E (Linux の場合)

The file aa...aa does not exist.

[対処]

ファイル aa...aa がありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM06262-I (Linux の場合)

hcmdsslsetup コマンドを開始しました。

[対処]

hcmdsslsetup コマンドの開始時に出力されるメッセージです。

### KAPM06263-I (Linux の場合)

hcmdsslsetup コマンドが終了しました。

[対処]

hcmdsslsetup コマンドの終了時に出力されるメッセージです。

### KAPM06264-I (Linux の場合)

hcmdsslsetup コマンドが成功しました。

[対処]

hcmdsslsetup コマンドの成功時に出力されるメッセージです。

### KAPM06266-E (Linux の場合)

オプションが不正です。

[対処]

コマンドに指定したオプションが、正しくないときに出力されるメッセージです。

正しいオプションを指定してください。

### KAPM06267-E (Linux の場合)

sslc.cnf ファイルがありません。

[対処]

sslc.cnf ファイルが格納先がないときに出力されるメッセージです。

file オプションを指定している場合、引数に指定したパスに sslc.cnf ファイルがあるかを確認してください。

file オプションを指定していない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06268-E (Linux の場合)

sslc.cnf ファイルが不正です。

[対処]

sslc.cnf ファイルが不正であるときに出力されるメッセージです。

sslc.cnf ファイルの権限または、コマンドを実行したユーザーの権限を確認後、コマンドを再実行してください。

それでも問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06269-E (Linux の場合)

sslc コマンドの実行に失敗しました。

[対処]

sslc コマンドの実行に失敗したときに出力されるメッセージです。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06270-I (Linux の場合)

秘密鍵を作成する処理を開始しました。

[対処]

秘密鍵を作成する処理の開始時に出力されるメッセージです。

### KAPM06271-I (Linux の場合)

秘密鍵を作成する処理が終了しました。

[対処]

秘密鍵を作成する処理の終了時に出力されるメッセージです。

### KAPM06272-E (Linux の場合)

秘密鍵を作成する処理に失敗しました。

[対処]

秘密鍵を作成する処理の失敗時に出力されるメッセージです。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06273-I (Linux の場合)

自己署名の証明書を作成する処理を開始しました。

[対処]

自己署名の証明書を作成する処理の開始時に出力されるメッセージです。

### KAPM06274-I (Linux の場合)

自己署名の証明書を作成する処理が終了しました。

[対処]

自己署名の証明書を作成する処理の終了時に出力されるメッセージです。

### KAPM06275-E (Linux の場合)

自己署名の証明書を作成する処理に失敗しました。

[対処]

自己署名の証明書を作成する処理の失敗時に出力されるメッセージです。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06276-I (Linux の場合)

DER 形式の自己署名の証明書を作成する処理を開始しました。

[対処]

DER 形式の自己署名の証明書を作成する処理の開始時に、出力されるメッセージです。

### KAPM06277-I (Linux の場合)

DER 形式の自己署名の証明書を作成する処理が終了しました。

[対処]

DER 形式の自己署名の証明書を作成する処理の終了時に、出力されるメッセージです。

### KAPM06278-E (Linux の場合)

DER 形式の自己署名の証明書を作成する処理に失敗しました。

[対処]

DER 形式の自己署名の証明書を作成する処理の失敗時に、出力されるメッセージです。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06280-E (Linux の場合)

内部エラーが発生しました。

[対処]

内部エラーが発生した時に出力されるメッセージです。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06281-I (Linux の場合)

Processing to create a certificate content file started.

[対処]

証明書の内容ファイルを作成する処理を開始したときに、出力されるメッセージです。

### KAPM06282-I (Linux の場合)

Processing to create a certificate content file ended.

[対処]

証明書の内容ファイルを作成する処理が終了したときに、出力されるメッセージです。

### KAPM06283-E (Linux の場合)

Processing to create a certificate content file has failed.

[対処]

証明書の内容ファイルを作成する処理が失敗したときに、出力されるメッセージです。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06284-E (Linux の場合)

The sslc command was not found.

[対処]

sslc コマンドが見つからないときに出力されるメッセージです。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06285-E (Linux の場合)

File deletion has failed.

[対処]

hcmdssslsetup コマンドで作成した秘密鍵、自己署名の証明書、DER 形式の自己署名の証明書および証明書の内容ファイルの削除に失敗したときに、出力されるメッセージです。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06286-E (Linux の場合)

The private key was not found.

[対処]

ファイルを作成したあと、秘密鍵ファイルが格納先に見つからないときに出力されるメッセージです。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06287-E (Linux の場合)

The self-signed certificate was not found.

[対処]

ファイルを作成したあと、自己署名の証明書ファイルが格納先に見つからないときに出力されるメッセージです。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06288-E (Linux の場合)

The DER format self-signed certificate was not found.

[対処]

ファイルを作成したあと、DER形式の自己署名の証明書ファイルが格納先に見つからないときに出力されるメッセージです。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06289-E (Linux の場合)

The certificate contents file was not found.

[対処]

ファイルを作成したあと、証明書の内容ファイルが格納先に見つからないときに出力されるメッセージです。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06290-E (Linux の場合)

An exception occurred.

[対処]

例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06303-E (Linux の場合)

The option(s) specified is insufficient.

[対処]

オプションの指定が不足しています。

必要なオプションをすべて指定してください。

### KAPM06304-E (Linux の場合)

The option value specified is invalid.

[対処]

オプションと値の対応づけに誤りがあります。

オプションを指定し、その後ろに必要な値（ユーザー名、パスワードなど）を指定してください。

### KAPM06305-E (Linux の場合)

The option "aa...aa" is not supported.

[対処]

"aa...aa"オプションはサポートしていません。

サポートされていないオプションは指定しないでください。

aa...aa：オプション名

### KAPM06306-E (Linux の場合)

The option "aa...aa" appears 2 times or more.

[対処]

"aa...aa"オプションが2回以上指定されています。

オプションの指定を確認してください。

aa...aa：オプション名

### KAPM06307-E (Linux の場合)

The combination of options is invalid.

[対処]

オプションの組み合わせに誤りがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06308-E (Linux の場合)

An argument contains a null value.

[対処]

引数に null が含まれています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06309-E (Linux の場合)

An exception occurred.

[対処]

例外が発生しました。詳細は後続のメッセージ KAPM49001-E を参照してください。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06310-E (Linux の場合)

The file "aa...aa" could not be read.

[対処]

aa...aa ファイルにアクセスできません。

次のことを確認してください。

- ・ファイルが存在しているか
- ・ファイルが使用中でないか
- ・ファイルの作成ディレクトリは適切か

aa...aa：ファイル名

### KAPM06311-E (Linux の場合)

The input file contains a grammar mistake.

[対処]

入力ファイルに文法の誤りがあります。

指定した定義ファイルの文法の誤りを訂正してください。

### KAPM06312-E (Linux の場合)

An error occurred when inputting the file.

[対処]

ファイルの入力時にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06313-E (Linux の場合)

The specified value is invalid. value = aa...aa

[対処]

指定された値が不正です。

ユーザー設定アプリケーションファイルに指定した値が正しいか確認してください。



aa...aa：値

### KAPM06317-E (Linux の場合)

I/O of XML has failed.

[対処]

XML の入出力は失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06318-E (Linux の場合)

An error occurred in the SAX parser.

[対処]

SAX のパーサーでエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06319-I (Linux の場合)

Processing ended normally.

[対処]

処理は正常終了しました。

### KAPM06321-E (Linux の場合)

The "bb...bb" file to be used by "aa...aa" does not exist.

[対処]

aa...aa で使用するファイル bb...bb が存在しません。

ファイルが指定の位置にあることを確認してください。

aa...aa：コマンド名やクラス名など

bb...bb：存在しないファイル名

### KAPM06322-E (Linux の場合)

An SQL exception occurred.

[対処]

SQLException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06323-I (Linux の場合)

Execution of the "aa...aa" command ended normally.

[対処]

aa...aa コマンドの実行は正常終了しました。

aa...aa：コマンド名

### KAPM06324-E (Linux の場合)

An attempt to execute the "aa...aa" command has failed.

[対処]

aa...aa コマンドの実行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：コマンド名

### KAPM06325-I (Linux の場合)

HiRDB was started.

[対処]

HiRDB が起動されました。

### KAPM06326-E (Linux の場合)

HiRDB was not started.

[対処]

HiRDB が起動されませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06327-I (Linux の場合)

HiRDB was stopped.

[対処]

HiRDB が停止されました。

### KAPM06328-E (Linux の場合)

HiRDB was not stopped.

[対処]

HiRDB が停止されませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06330-I (Linux の場合)

aa...aa processing started.

[対処]

aa...aa の処理を開始しました。

aa...aa：メソッド名

### KAPM06331-I (Linux の場合)

aa...aa processing finished.

[対処]

aa...aa の処理が終了しました。

aa...aa：メソッド名

### KAPM06332-E (Linux の場合)

The database of the specified product has not been set up.

[対処]

指定された製品のデータベースはセットアップされていません。

hcmdsdbsetup コマンドを使用して、指定した製品のデータベースをセットアップしてください。

### KAPM06333-E (Linux の場合)

HiRDB cannot be stopped because a Suite product is connected to HiRDB.

[対処]

HiRDB と接続している Suite 製品が存在するため、HiRDB を停止できません。

HiRDB と接続している Suite 製品を停止してから、再実行してください。

### KAPM06334-E (Linux の場合)

InterBase is not running.

[対処]

InterBase が起動していません。

InterBaseServer が起動しているか確認してください。詳細は hcmdsdconvert[n].log を参照してください。

### KAPM06335-E (Linux の場合)

The DBMS has not started.

[対処]

HiRDB が起動していません。

DBMS が起動しているか確認してください。詳細は `hcmsdbconvert[n].log` を参照してください。

### KAPM06336-E (Linux の場合)

Authentication has failed at InterBase.

[対処]

InterBase で認証に失敗しました。

正しいユーザー名またはパスワードを指定してください。詳細は `hcmsdbconvert[n].log` を参照してください。

### KAPM06337-E (Linux の場合)

Authentication has failed in the DBMS.

[対処]

DBMS で認証に失敗しました。

正しいユーザー名またはパスワードを指定してください。詳細は `hcmsdbconvert[n].log` を参照してください。

### KAPM06338-E (Linux の場合)

An unexpected exception occurred.

[対処]

予期しない例外が発生しました。

`hcmsdbconvert[n].log` を参照してください。

### KAPM06339-E (Linux の場合)

An unexpected exception occurred.

[対処]

予期しない例外が発生しました。

`hcmsdbconvert[n].log` を参照してください。

### KAPM06340-E (Linux の場合)

Memory is insufficient.

[対処]

メモリー不足が発生しました。  
hcmsdbinitsetup[n].log を参照してください。

#### KAPM06341-E (Linux の場合)

The DBMS environment already exists.  
[対処]  
DBMS の環境がすでにあります。  
hcmsdbinitsetup[n].log を参照してください。

#### KAPM06342-E (Linux の場合)

Free disk space is insufficient.  
[対処]  
空き領域が不足しています。  
ディスク容量について、動作環境を確認してください。必要あればディスク領域を空けてください。  
詳細は hcmsdbinitsetup[n].log を参照してください。

#### KAPM06343-E (Linux の場合)

An error occurred in the system definition entry file.  
[対処]  
システム定義入力ファイルでエラーが発生しました。  
hcmsdbinitsetup[n].log を参照してください。

#### KAPM06344-E (Linux の場合)

The port is already being used.  
[対処]  
すでにポートが使用されています。  
hcmsdbinitsetup[n].log を参照してください。

#### KAPM06345-E (Linux の場合)

An unexpected exception occurred.  
[対処]  
予期しない例外が発生しました。  
hcmsdbinitsetup[n].log を参照してください。

### KAPM06346-E (Linux の場合)

The file "aa...aa" already exists.

[対処]

aa...aa ファイルはすでにあります。

対象のファイルが"hcmsddbsetRDArea.ini"の場合は、指定した DB の作成先にすでに DB が作成されている可能性があります。DB の作成先を変更して再セットアップしてください。それ以外の場合は、aa...aa ファイルを削除したあと、再セットアップしてください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM06347-W (Linux の場合)

The specified file system area "aa...aa" already existed, so it was deleted.

[対処]

指定されたファイルシステム領域 aa...aa がすでにあるので、aa...aa を削除しました。

aa...aa：ファイルシステム領域

### KAPM06348-I (Linux の場合)

The database was created successfully.

[対処]

データベースの作成に成功しました。

### KAPM06349-E (Linux の場合)

An attempt to create the database has failed.

[対処]

データベースの作成に失敗しました。

### KAPM06350-I (Linux の場合)

The database was deleted successfully.

[対処]

データベースの削除に成功しました。

### KAPM06351-E (Linux の場合)

An attempt to delete the database has failed.

[対処]

データベースの削除に失敗しました。

### KAPM06352-E (Linux の場合)

Directory creation has failed. (directory = aa...aa)

[対処]

ディレクトリ作成に失敗しました。

DB 作成先を見直してください。必要あれば、DB 作成先を変更して再セットアップしてください。

問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：ディレクトリ名

### KAPM06353-I (Linux の場合)

DB のセットアップを再実行します。

[対処]

DB のセットアップを再実行します。

### KAPM06354-E (Linux の場合)

There are no parameter definition files in the specified directory. Specify a directory that contains a parameter definition file.

[対処]

hcmsdsbsetup コマンドの prmfile オプションで指定されたディレクトリ内にパラメータ定義ファイル(データベースをセットアップする際に使用するファイル)が見つかりません。

prmfile オプションの引数に、パラメータ定義ファイルが格納されているディレクトリを指定してから再度コマンドを実行してください。

### KAPM06355-W (Linux の場合)

Database unsetup processing failed. (product name = aa...aa)

[対処]

hcmsdsbsetup コマンドの type オプションで指定した製品のアンセットアップ処理に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：製品名

### KAPM06356-W (Linux の場合)

A database has not been set up for the specified product. (product name = aa...aa)

[対処]

hcmsdsbsetup コマンドの type オプションで指定した製品のデータベースがセットアップされていません。

aa...aa：製品名

### KAPM06357-I (Linux の場合)

データベースのアンセットアップに成功しました。製品名 = aa...aa

[対処]

指定した製品名のデータベースをアンセットアップしました。

aa...aa：製品名

### KAPM06358-I (Linux の場合)

The initial unsetup processing succeeded.

[対処]

初期アンセットアップ処理が成功しました。

### KAPM06359-W (Linux の場合)

The initial unsetup processing failed.

[対処]

初期アンセットアップ処理が失敗しました。

### KAPM06360-W (Linux の場合)

Deletion of the RD area failed. (RD area file = aa...aa)

[対処]

RD エリアの削除に失敗しました。

DB 作成先に DB が残っている場合は削除してください。

aa...aa：RD エリアのファイル名

### KAPM06361-I (Linux の場合)

The method was executed. (method name = aa...aa, return code = bb...bb)

[対処]

メソッドを実行しました。

aa...aa：メソッド名

bb...bb：リターンコード

### KAPM06362-E (Linux の場合)

Acquisition of the name of a set up product failed.

[対処]



セットアップした製品名の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

#### KAPM06363-I (Linux の場合)

The service is stopped.

[対処]

サービスが停止しています。

#### KAPM06364-I (Linux の場合)

The service is running.

[対処]

サービスが起動しています。

#### KAPM06365-I (Linux の場合)

The service is starting.

[対処]

サービスが起動処理中です。

#### KAPM06366-I (Linux の場合)

The service is stopping.

[対処]

サービスが停止処理中です。

#### KAPM06367-I (Linux の場合)

The service is now being resumed.

[対処]

サービスが再開中です。

#### KAPM06368-I (Linux の場合)

The service is now being paused.

[対処]

サービスが一時停止処理中です。

### KAPM06369-I (Linux の場合)

The service is paused.

[対処]

サービスが一時停止中です。

### KAPM06370-I (Linux の場合)

The service does not exist.

[対処]

サービスがありません。

### KAPM06371-W (Linux の場合)

The service is disabled.

[対処]

サービスが無効です。

### KAPM06372-W (Linux の場合)

Acquisition of the service status failed.

[対処]

サービスの状態取得に失敗しました。

### KAPM06373-W (Linux の場合)

The service status is currently unknown.

[対処]

現在のサービス状態が不明です。

### KAPM06374-I (Linux の場合)

Execution of the "aa...aa" command ended successfully. (return code = bb...bb)

[対処]

コマンドの実行が正常に終了しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：コマンド名

bb...bb：コマンドの戻り値

### KAPM06375-E (Linux の場合)

Execution of the "aa...aa" command failed. (return code = bb...bb)

[対処]

コマンドの実行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：コマンド名

bb...bb：コマンドの戻り値

### KAPM06376-E (Linux の場合)

Failed to specify the permission settings. (path = aa...aa)

[対処]

権限の設定に失敗しました。

再実行してください。問題が解決しない場合は、パスのファイルシステムを見直してください。

aa...aa：パス

### KAPM06377-E (Linux の場合)

Failed to specify the permission settings.

[対処]

権限の設定処理に失敗しました。

再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06396-E (Linux の場合)

"aa...aa":"bb...bb"

[対処]

デバッグ用メッセージです。

aa...aa：コマンド名

bb...bb：メッセージ

### KAPM06398-E (Linux の場合)

"aa...aa"

[対処]

デバッグ用メッセージです。

aa...aa：例外用メッセージ

### KAPM06399-E (Linux の場合)

An unexpected exception occurred.

[対処]

予期しない例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06403-E (Linux の場合)

An exception occurred.

[対処]

例外が発生しました。詳細は後続のメッセージ KAPM49001-E を参照してください。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06404-E (Linux の場合)

The file "aa...aa" could not be read.

[対処]

aa...aa ファイルにアクセスできません。

次のことを確認してください。

- ・ファイルが存在しているか
- ・ファイルが使用中でないか
- ・ファイルの作成ディレクトリは適切か

aa...aa：ファイル名

### KAPM06405-I (Linux の場合)

Processing ended normally.

[対処]

処理は正常終了しました。

### KAPM06407-E (Linux の場合)

The "bb...bb" file to be used by "aa...aa" does not exist.

[対処]

aa...aa で使用するファイル bb...bb が存在しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：コマンド名やクラス名など

bb...bb：存在しないファイル名

#### KAPM06408-I (Linux の場合)

Execution of the "aa...aa" command ended normally.

[対処]

aa...aa コマンドの実行は正常終了しました。

aa...aa：コマンド名

#### KAPM06409-E (Linux の場合)

An attempt to execute the "aa...aa" command has failed.

[対処]

aa...aa コマンドの実行に失敗しました。

aa...aa：コマンド名

#### KAPM06410-I (Linux の場合)

The setup status is "not set up".

[対処]

セットアップの状態は「未設定」です。

#### KAPM06411-I (Linux の場合)

The setup status is "stand-alone".

[対処]

セットアップの状態は「スタンドアローン」です。

#### KAPM06412-I (Linux の場合)

The setup status is "active system".

[対処]

セットアップの状態は「クラスタ構成の主系ノード」です。

#### KAPM06413-I (Linux の場合)

The setup status is "standby system".

[対処]

セットアップの状態は「クラスタ構成の待機系ノード」です。

### KAPM06414-E (Linux の場合)

The option specification is incorrect.

[対処]

オプションの指定に誤りがあります。

オプションの指定を見直してください。

### KAPM06429-E (Linux の場合)

An unexpected exception occurred.

[対処]

予期しない例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06433-E (Linux の場合)

An exception occurred.

[対処]

例外が発生しました。詳細は後続のメッセージ KAPM49001-E を参照してください。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06434-I (Linux の場合)

Processing ended normally.

[対処]

処理は正常終了しました。

### KAPM06436-E (Linux の場合)

An attempt to execute the "aa...aa" command has failed.

[対処]

aa...aa コマンドの実行に失敗しました。

aa...aa : コマンド名

### KAPM06437-E (Linux の場合)

The option(s) specified is insufficient.

[対処]

オプションの指定が誤っています。

オプションの指定を見直してください。

#### KAPM06438-I (Linux の場合)

The HiRDB service has started.

[対処]

HiRDB サービスを開始します。

#### KAPM06439-I (Linux の場合)

The HiRDB service has stopped.

[対処]

HiRDB サービスを停止します。

#### KAPM06440-I (Linux の場合)

The HiRDB service has already started.

[対処]

HiRDB サービスはすでに開始されています。

#### KAPM06441-I (Linux の場合)

The HiRDB service has already stopped.

[対処]

HiRDB サービスはすでに停止されています。

#### KAPM06442-E (Linux の場合)

The HiRDB service has not been set up.

[対処]

HiRDB サービスがセットアップされていません。

DBMS を使用する製品向け：

製品が正しくインストールされているか確認し、必要に応じて対処してください。対処してもエラーが発生する場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

DBMS を使用しない製品向け(JP1/PFM-MWO)：

製品の動作に影響ありません。

#### KAPM06443-E (Linux の場合)

An attempt to start the HiRDB service has failed.

[対処]

HiRDB サービスの開始に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06444-E (Linux の場合)

An attempt to stop the HiRDB service has failed.

[対処]

HiRDB サービスの停止に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06445-E (Linux の場合)

HiRDB cannot be stopped because a Suite product is connected to HiRDB.

[対処]

HiRDB と接続している Suite 製品が存在するため、HiRDB を停止できません。

HiRDB と接続している Hitachi Command Suite 製品があるため、HiRDB を停止できません。

HiRDB と接続している Hitachi Command Suite 製品を停止してから、再実行してください。

再実行しても問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06459-E (Linux の場合)

An unexpected exception occurred.

[対処]

予期しない例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06470-I (Linux の場合)

The hcmsdbconnectcheck command will now start.

[対処]

hcmsdbconnectcheck コマンドを開始しました。

### KAPM06471-I (Linux の場合)

Now checking the HiRDB connection... (number of executions = aa...aa, specified number of executions = bb...bb)



[対処]

HiRDB の接続を確認しています。(実行回数 = aa...aa, 指定回数 = bb...bb)

aa...aa : 実行回数

bb...bb : 指定回数

### KAPM06472-I (Linux の場合)

HiRDB can be connected to.

[対処]

HiRDB へ接続できます。

### KAPM06473-I (Linux の場合)

The hcmsdbconnectcheck command will now end.

[対処]

hcmsdbconnectcheck コマンドを終了します。

### KAPM06474-E (Linux の場合)

A connection with HiRDB could not be confirmed.

[対処]

HiRDB との接続を確認できませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06475-E (Linux の場合)

The hcmsdbconnectcheck command could not be executed successfully.

[対処]

hcmsdbconnectcheck コマンドを正常に実行できませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06476-E (Linux の場合)

An option is invalid.

[対処]

コマンドのオプションが不正です。

### KAPM06477-E (Linux の場合)

The value of hcnds.home could not be acquired.

[対処]

hcnds.home の値を取得できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06501-I (Linux の場合)

The method has started.

[対処]

メソッドを開始しました。

### KAPM06502-I (Linux の場合)

The method has finished.

[対処]

メソッドが終了しました。

### KAPM06503-E (Linux の場合)

The option is invalid.

[対処]

オプションが不正です。

正しいオプションを指定してください。

### KAPM06504-E (Linux の場合)

A specified option is insufficient.

[対処]

指定するオプションが不足です。

正しいオプションを指定してください。

### KAPM06505-E (Linux の場合)

The value specified in the option is invalid. (option = aa...aa)

[対処]

オプションに指定した値が不正です。

オプションに指定した値を確認してください。

aa...aa：オプション名

### KAPM06506-E (Linux の場合)

The specified directory cannot be created. (directory = aa...aa)

[対処]

指定されたディレクトリを作成できませんでした。

ディレクトリに書き込み権限があることを確認してください。

aa...aa：ディレクトリ名

### KAPM06507-E (Linux の場合)

The specified directory already exists as a file. (file = aa...aa)

[対処]

指定されたディレクトリがファイルとして存在します。

ほかのディレクトリ名を指定してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM06508-E (Linux の場合)

The specified value is invalid. (value = aa...aa)

[対処]

指定された値が不正です。

正しい値を設定してください。

aa...aa：指定された値

### KAPM06509-E (Linux の場合)

The file aa...aa does not exist.

[対処]

ファイル aa...aa が存在しません。

ファイルの指定に誤りがないことを確認してください。誤りがない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM06510-E (Linux の場合)

The directory aa...aa does not exist.

[対処]

ディレクトリ aa...aa が存在しません。

ディレクトリの指定に誤りがないことを確認してください。誤りがない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：ディレクトリ名

### KAPM06511-E (Linux の場合)

The file aa...aa already exists.

[対処]

ファイル aa...aa がすでに存在します。

ファイルを消去するか、またはファイルを別のディレクトリに移動してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM06512-E (Linux の場合)

The directory aa...aa already exists.

[対処]

ディレクトリ aa...aa がすでに存在します。

別のディレクトリを指定してください。

aa...aa：ディレクトリ名

### KAPM06513-E (Linux の場合)

Command aa...aa returned the value bb...bb. The error message is cc...cc.

[対処]

コマンド aa...aa が戻り値 bb...bb を返しました。エラーメッセージは cc...cc です。

オプションに指定した値が正しいことを確認してください。正しい場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：コマンド名

bb...bb：戻り値

cc...cc：エラーメッセージ

### KAPM06514-I (Linux の場合)

Processing ended normally.

[対処]

処理が正常終了しました。

### KAPM06515-E (Linux の場合)

An IOException occurred. (details = aa...aa)

[対処]

IOException が発生しました。詳細は aa...aa です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：例外の詳細

### KAPM06516-E (Linux の場合)

An exception occurred. (details = aa...aa)

[対処]

例外が発生しました。詳細は aa...aa です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：例外の詳細

### KAPM06517-E (Linux の場合)

A NullPointerException occurred. (details = aa...aa)

[対処]

NullPointerException が発生しました。詳細は aa...aa です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：例外の詳細

### KAPM06518-E (Linux の場合)

HiRDB has not been installed.

[対処]

HiRDB がインストールされていません。

HiRDB がインストールされていることを確認してください。HiRDB は、04-00 以降の HiCommand 製品をインストールすると自動的にインストールされます。

### KAPM06519-E (Linux の場合)

An error occurred while executing the hcmdsdbmode command.

[対処]

hcmdsdbmode コマンドの実行中にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06520-E (Linux の場合)

HiRDB has not started.

[対処]

HiRDB が開始していません。

HiRDB を起動してください。

### KAPM06521-E (Linux の場合)

The RD area for aa...aa has not been set up.

[対処]

aa...aa の RD エリアが設定されていません。

type オプションに、インストール済みの製品名を設定してください。

aa...aa : 製品名

### KAPM06522-E (Linux の場合)

There is no RD area in the system.

[対処]

システムに RD エリアがありません。

HiCommand 製品がインストールされていることを確認してください。

### KAPM06523-I (Linux の場合)

The hcmsdbmove command has started.

[対処]

hcmsdbmove コマンドを開始しました。

### KAPM06524-I (Linux の場合)

Initialization for moving the database is being performed.

[対処]

データベースを移動するための初期化処理中です。

### KAPM06525-I (Linux の場合)

The data for aa...aa will now be moved.

[対処]

aa...aa のデータの移動を開始します。

aa...aa : 製品名

### KAPM06526-I (Linux の場合)

Processing to import data has started.

[対処]

データのインポート処理を開始しました。

#### KAPM06527-I (Linux の場合)

The table definitions of the database are being imported.

[対処]

データベースのテーブル定義をインポートしています。

#### KAPM06528-I (Linux の場合)

The data is being imported.

[対処]

データをインポートしています。

#### KAPM06529-I (Linux の場合)

The database procedures are being imported.

[対処]

プロシージャをインポートしています。

#### KAPM06530-I (Linux の場合)

Processing to import data has ended.

[対処]

データのインポート処理が終了しました。

#### KAPM06531-I (Linux の場合)

Processing to export data has started.

[対処]

データのエクスポート処理を開始しました。

#### KAPM06532-I (Linux の場合)

The table definitions of the database are being exported.

[対処]

データベースのテーブル定義をエクスポートしています。

#### KAPM06533-I (Linux の場合)

The data is being exported.

[対処]

データをエクスポートしています。

#### KAPM06534-I (Linux の場合)

The database procedures are being exported.

[対処]

プロシージャをエクスポートしています。

#### KAPM06535-I (Linux の場合)

Processing to export data has ended.

[対処]

データのエクスポート処理が終了しました。

#### KAPM06536-I (Linux の場合)

The data is being imported. (progress = aa...aa/bb...bb)

[対処]

データをインポートしています。

aa...aa：処理済のデータ数

bb...bb：処理対象のデータ数

#### KAPM06537-I (Linux の場合)

The data is being exported. (progress = aa...aa/bb...bb)

[対処]

データをエクスポートしています。

aa...aa：処理済のデータ数

bb...bb：処理対象のデータ数

#### KAPM06540-I (Linux の場合)

The view is being imported.

[対処]

ビューをインポートしています。

#### KAPM06541-I (Linux の場合)

The view is being exported.

[対処]



ビューをエクスポートしています。

### KAPM06542-E (Linux の場合)

The data to be imported to aa...aa is not in the directory in the datapath option.

[対処]

hcmsdsbmove コマンドで import オプションを指定した際、メッセージ中に表示された製品のインポートデータが、datapath オプションに指定したディレクトリにありません。

インポートするデータが datapath オプションで指定したディレクトリに存在することを確認してください。複数製品のインポートデータが異なるディレクトリに存在する場合は、type オプションを指定し、一つの製品ごとに順次データをインポートしてください。

aa...aa：インポートするデータが見つからない製品名

### KAPM06543-I (Linux の場合)

The database was exported successfully.

[対処]

データベースのエクスポートに成功しました。

### KAPM06544-E (Linux の場合)

An attempt to export the database has failed.

[対処]

データベースのエクスポートに失敗しました。

コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06545-I (Linux の場合)

The database was imported successfully.

[対処]

データベースのインポートに成功しました。

### KAPM06546-E (Linux の場合)

An attempt to import the database has failed.

[対処]

データベースのインポートに失敗しました。

コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06548-E (Linux の場合)

An attempt to delete a table definition from the database failed.

[対処]

データベースからテーブル定義の削除に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06549-E (Linux の場合)

An attempt to defragment the database failed.

[対処]

データベースの再編成に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06570-E (Linux の場合)

An option is invalid.

[対処]

指定されたオプションの形式が不正な場合に表示します。

正しいオプションを指定し、再実行してください。

### KAPM06571-E (Linux の場合)

The specified options are insufficient.

[対処]

必要なオプションが指定されていない、または不要なオプションが指定されている場合に表示します。

正しいオプションを指定し、再実行してください。

### KAPM06572-E (Linux の場合)

The specified option value is invalid.

[対処]

オプションの指定値が不正な場合に表示します。

正しいオプションの値を指定し、再実行してください。

### KAPM06573-E (Linux の場合)

The specified directory name already exists as a file name. (file name = aa...aa)

[対処]

コマンドオプションに指定したディレクトリ名が、すでにファイルとして存在する場合には表示します。  
正しいオプションの値を指定し、再実行してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM06574-E (Linux の場合)

The directory name exceeds aa...aa characters.

[対処]

オプションに指定したディレクトリ名の文字数が、最大値を超えている場合には表示します。  
正しいオプションの値を指定し、再実行してください。

aa...aa：ディレクトリ名の文字数

### KAPM06575-E (Linux の場合)

The same value cannot be specified for the databasepath and exportpath parameters.

[対処]

databasepath と exportpath のパラメーターに同じ文字列を指定した場合には表示します。  
異なるディレクトリ名を指定して、再実行してください。

### KAPM06576-E (Linux の場合)

An attempt to acquire the key name has failed.

[対処]

クラスタ設定ファイルに、必要なプロパティが設定されていない場合には表示します。  
クラスタ設定ファイルの内容を確認してください。

### KAPM06577-E (Linux の場合)

An attempt to acquire a value has failed.

[対処]

クラスタ設定ファイルに、値が正しく設定されていない場合には表示します。  
クラスタ設定ファイルに正しい値を設定してください。

### KAPM06578-E (Linux の場合)

The cluster settings file was not found.

[対処]

conf ディレクトリにクラスタ設定ファイルがない場合には表示します。  
cluster.conf ファイルが conf ディレクトリにあることを確認してください。

### KAPM06579-E (Linux の場合)

The value of hcmds.home cannot be acquired.

[対処]

システムプロパティに hcmds.home が設定されていない場合に表示します。

システムプロパティに hcmds.home が設定されていることを確認してください。

### KAPM06580-E (Linux の場合)

An attempt to clear a DBMS environment variable has failed.

[対処]

DBMS クライアント環境変数の削除に失敗した場合に表示します。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06581-E (Linux の場合)

The DBMS has not stopped.

[対処]

コマンドの実行時に DBMS が停止していない場合に表示します。

コマンドを実行する前に、DBMS のサービスを停止してください。

### KAPM06582-E (Linux の場合)

An attempt to load the file has failed. (file = aa...aa)

[対処]

ファイルの読み込みに失敗した場合に表示します。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM06583-E (Linux の場合)

An attempt to write to the file has failed. (file = aa...aa)

[対処]

ファイルの書き込みに失敗した場合に表示します。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM06584-I (Linux の場合)

Processing to export data was successful.

[対処]

データのエクスポートに成功した場合に表示します。

### KAPM06585-I (Linux の場合)

Re-creation of the database was successful.

[対処]

データベースの再作成に成功した場合に表示します。

### KAPM06586-I (Linux の場合)

Processing to import data was successful.

[対処]

データのインポートに成功した場合に表示します。

### KAPM06587-E (Linux の場合)

An attempt to export data has failed.

[対処]

データのエクスポートに失敗した場合に表示します。

失敗の要因を取り除いてから、再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06588-E (Linux の場合)

An attempt to re-create the database has failed.

[対処]

データベースの再作成に失敗した場合に表示します。

失敗の要因を取り除いてから、再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06589-E (Linux の場合)

An attempt to import data has failed.

[対処]

データのインポートに失敗した場合に表示します。

失敗の要因を取り除いてから、再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06590-I (Linux の場合)

Processing ended normally.

[対処]

コマンド実行が正常終了した場合に表示します。

### KAPM06591-E (Linux の場合)

The data to be imported was not found in the specified directory.

[対処]

指定されたディレクトリ内にインポートするデータがない場合に表示します。

データをエクスポートしたディレクトリを指定して、コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06592-E (Linux の場合)

The data to be imported to aa...aa is not in the directory specified in the exportpath option.

[対処]

メッセージ中に表示された製品のインポートデータが、exportpath オプションに指定したディレクトリにありません。

インポートするデータが exportpath オプションで指定したディレクトリに存在することを確認してください。

aa...aa：インポートするデータが見つからない製品名。

### KAPM06600-I (Linux の場合)

Entered parameter: aa...aa

[対処]

ユーザーが入力したパラメータを表示します。

aa...aa：ユーザーが入力したパラメーター

### KAPM06601-I (Linux の場合)

User ID = aa...aa, application = bb...bb, permissions = cc...cc

[対処]

ユーザー aa...aa に設定されている HiCommand Device Manager の権限を、アプリケーション bb...bb の権限 cc...cc に変換して設定しました。

aa...aa：対象ユーザーのユーザー ID

bb...bb：対象のアプリケーション

cc...cc：対象ユーザーに設定された権限

### KAPM06602-E (Linux の場合)

A specified parameter is invalid.

[対処]

引数が不正です。

指定したパラメーターを確認してください。

### KAPM06603-E (Linux の場合)

An attempt to read the file has failed. (file = aa...aa)

[対処]

ファイルの読み込みに失敗しました。

aa...aa で指定されるパスにファイルがあることを確認してください。

aa...aa：ファイルの絶対パス

### KAPM06604-E (Linux の場合)

The database has not started.

[対処]

データベースが起動していません。

データベースが起動していることを確認してください。

### KAPM06605-E (Linux の場合)

An attempt to communicate with the server or database has failed.

[対処]

サーバまたはデータベースとの通信に失敗しました。

HBase Storage Mgmt Common Service もしくは HBase Storage Mgmt Web Service, またはデータベースが起動していることを確認してください。

### KAPM06606-E (Linux の場合)

An error has occurred.

[対処]

障害が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06609-I (Linux の場合)

The command ended normally.

[対処]

コマンドが正常終了しました。

### KAPM06610-E (Linux の場合)

An option specification is invalid.

[対処]

オプションの指定が不正です。

メッセージに従い、正しいオプションを指定してコマンドを実行してください。

### KAPM06611-E (Linux の場合)

An attempt to load the hssso.conf file has failed.

[対処]

hssso.conf ファイルの読み込みに失敗しました。

hssso.conf のホストが正しく設定されているか確認してください。

### KAPM06612-E (Linux の場合)

Authentication has failed.

[対処]

認証に失敗しました。

ユーザー名とパスワードが正しいことを確認してください。

問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06613-W (Linux の場合)

Authentication data was not found in the repository.

[対処]

リポジトリに認証データが登録されていません。

### KAPM06614-E (Linux の場合)

An attempt to communicate with SSO Server has failed.

[対処]

SSO サーバとの通信に失敗しました。

次の対処をしてください。

分散環境：

プライマリサーバからコマンドを実行した場合、プライマリサーバの Single Sign On server が起動しているか確認してください。



セカンダリサーバからコマンドを実行した場合、プライマリサーバの Single Sign On server が起動しているか確認してください。起動していないときは、Single Sign On server を起動させてから、セカンダリ側の Single Sign On server を再起動してください。起動しているときは、セカンダリサーバの Single Sign On server が起動しているか確認してください。

単一構成：

Single Sign On server が起動しているか確認してください。

問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06640-E (Linux の場合)

A fatal error occurred during processing.

[対処]

処理中に致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06641-E (Linux の場合)

An internal error occurred.

[対処]

内部エラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06642-E (Linux の場合)

An error occurred during file input.

[対処]

ファイルの入力中にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06643-E (Linux の場合)

An attempt to acquire file information has failed.

[対処]

ファイル情報の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06644-E (Linux の場合)

An option is invalid. Code=[aa...aa], Data=[bb...bb]

[対処]

オプションの指定に誤りがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：発生箇所を示すコード

bb...bb：発生したオプションや値

### KAPM06645-I (Linux の場合)

hcmsdsbpath [aa...aa]{,[bb...bb],.....[.....]}

[対処]

コマンドに指定されたオプションを表示します。

aa...aa：コマンドライン引数

bb...bb：コマンドライン引数

### KAPM06654-E (Linux の場合)

The specified backup directory is invalid. Path=[aa...aa], Code=[bb...bb]

[対処]

backupsdir オプションに指定したバックアップディレクトリの指定に誤りがあります。

backupsdir オプションには、hcms64backups コマンドで出力先に指定したディレクトリを指定してください。

aa...aa：バックアップディレクトリのパス

bb...bb：発生箇所を示すコード

### KAPM06659-E (Linux の場合)

aa...aa

[対処]

KAPMxxxxx-E の詳細情報です。発生した例外オブジェクトとそのバックトレースを表します。

直前のメッセージ KAPMxxxxx-E を参照してください。

aa...aa：例外オブジェクト名と発生した原因、または例外オブジェクトのバックトレース

### KAPM06665-I (Linux の場合)

The DBMS has started.

[対処]

DBMS が起動されました。

#### KAPM06666-I (Linux の場合)

The DBMS has stopped.

[対処]

DBMS が停止されました。

#### KAPM06667-I (Linux の場合)

aa...aa processing has started.

[対処]

処理を開始しました。

aa...aa : 処理名

#### KAPM06668-I (Linux の場合)

aa...aa processing has finished.

[対処]

処理が終了しました。

aa...aa : 処理名

#### KAPM06669-E (Linux の場合)

An argument contains a null value.

[対処]

引数に"null"が含まれています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM06670-E (Linux の場合)

An exception occurred.

[対処]

例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM06671-E (Linux の場合)

The specified value is invalid. (value = aa...aa)

[対処]

指定した値が誤っています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa： 値

### KAPM06672-E (Linux の場合)

Execution of the command aa...aa has failed.

[対処]

コマンド実行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa： コマンド名

### KAPM06673-E (Linux の場合)

The DBMS did not start.

[対処]

DBMS は起動されませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06674-E (Linux の場合)

The DBMS did not stop.

[対処]

DBMS が停止されませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06675-I (Linux の場合)

The DBMS has not been set up

[対処]

DBMS がセットアップされていません。

### KAPM06676-I (Linux の場合)

The database of the specified product has not been set up.

[対処]

指定した製品のデータベースはセットアップされていません。

### KAPM06679-E (Linux の場合)

The value of hcnds.home cannot be acquired.

[対処]

"hcnds.home"の値が取得できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06683-E (Linux の場合)

"aa...aa":"bb...bb"

[対処]

デバッグ用メッセージです。

aa...aa：コマンド名

bb...bb：メッセージ

### KAPM06689-E (Linux の場合)

Processing has terminated abnormally. (processing name = aa...aa)

[対処]

処理は異常終了しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：処理名

### KAPM06690-E (Linux の場合)

The file hcndsdbsetRDArea.ini does not exist.

[対処]

hcndsdbsetRDArea.ini ファイルがありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06691-E (Linux の場合)

An error occurred during file I/O processing.

[対処]

ファイルの入出力処理でエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06692-W (Linux の場合)

Execution of the command aa...aa has failed.

[対処]

コマンド実行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa： コマンド名

### KAPM06700-I (Linux の場合)

The hcndsscmquery command started.

[対処]

hcndsscmquery コマンドを開始しました。

### KAPM06701-I (Linux の場合)

The hcndsscmquery command ended successfully.

[対処]

hcndsscmquery コマンドが成功しました。

### KAPM06702-E (Linux の場合)

The hcndsscmquery command failed.

[対処]

hcndsscmquery コマンドが失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06703-I (Linux の場合)

The aa...aa function started.

[対処]

関数を開始しました

aa...aa： 関数名

### KAPM06704-I (Linux の場合)

The aa...aa function ended.

[対処]

関数が終了しました。

aa...aa：関数名

### KAPM06705-E (Linux の場合)

Acquisition of the installation path failed.

[対処]

インストールパスの取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06706-E (Linux の場合)

One or more options are invalid.

[対処]

オプションの指定に誤りがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06707-E (Linux の場合)

Allocation of memory to store the log file path failed.

[対処]

ログファイルパスを格納するメモリ確保に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06708-E (Linux の場合)

Log initialization failed.

[対処]

ログの初期化に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06709-E (Linux の場合)

An internal error occurred.

[対処]

内部エラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

#### KAPM06710-I (Linux の場合)

The service is stopped.

[対処]

サービスが停止しています。

#### KAPM06711-I (Linux の場合)

The service is running.

[対処]

サービスが起動しています。

#### KAPM06712-I (Linux の場合)

The service is starting.

[対処]

サービスが起動処理中です。

#### KAPM06713-I (Linux の場合)

The service is stopping.

[対処]

サービスが停止処理中です。

#### KAPM06714-I (Linux の場合)

The service is now being resumed.

[対処]

サービスが再開中です。

#### KAPM06715-I (Linux の場合)

The service is now being paused.

[対処]

サービスが一時停止処理中です。



### KAPM06716-I (Linux の場合)

The service is paused.

[対処]

サービスが一時停止中です。

### KAPM06717-I (Linux の場合)

The service does not exist.

[対処]

サービスがありません。

### KAPM06718-I (Linux の場合)

The service is disabled.

[対処]

サービスが無効です。

### KAPM06719-E (Linux の場合)

The service status is currently unknown.

[対処]

現在のサービス状態が不明です。

### KAPM06720-E (Linux の場合)

A fatal error occurred.

[対処]

致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06721-I (Linux の場合)

The hcmdsscmquery command ended.

[対処]

hcmdsscmquery コマンドが終了しました。

### KAPM06722-E (Linux の場合)

An error occurred in the Win32 API.. (API name = aa...aa, error code = bb...bb)

[対処]

WIN32API でエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa : API 名

bb...bb : エラーコード

### KAPM06723-I (Linux の場合)

The service name is aa...aa.

[対処]

処理中のサービス名です。

aa...aa : サービス名

### KAPM06753-E (Linux の場合)

A property value in the installation information file is invalid. (aa...aa)

[対処]

インストール情報ファイルのプロパティ値が不正です。

インストール情報ファイルの内容を確認してください。

aa...aa : プロパティ名

### KAPM06760-I (Linux の場合)

A method has started.

[対処]

メソッドが開始しました。

### KAPM06761-I (Linux の場合)

A method has finished.

[対処]

メソッドが終了しました。

### KAPM06762-I (Linux の場合)

The hcnds64ssltool command has started.

[対処]

hcnds64ssltool コマンドが開始されました。

### KAPM06763-I (Linux の場合)

The hcmds64ssltool command has ended.

[対処]

hcmds64ssltool コマンドが終了しました。

### KAPM06764-I (Linux の場合)

The hcmds64ssltool command ended successfully.

[対処]

hcmds64ssltool コマンドが成功しました。

### KAPM06765-E (Linux の場合)

An option is invalid.

[対処]

オプションが不正です。

オプションを確認してください。

### KAPM06766-E (Linux の場合)

Creation of a private key failed.

[対処]

秘密鍵の作成に失敗しました。

ファイル出力先, 指定する識別名を確認してから, コマンドを再実行してください。

問題が解決しない場合は, 原因究明と問題の解決のため, 詳細な調査が必要です。障害情報を収集し, 障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06767-E (Linux の場合)

Creation of a self-signed certificate failed.

[対処]

自己署名証明書の作成に失敗しました。

ファイル出力先, 指定する識別名を確認してから, コマンドを再実行してください。

問題が解決しない場合は, 原因究明と問題の解決のため, 詳細な調査が必要です。障害情報を収集し, 障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06768-E (Linux の場合)

Creation of a CSR failed.

[対処]

CSR の作成に失敗しました。

ファイル出力先, 指定する識別名を確認してから, コマンドを再実行してください。

問題が解決しない場合は, 原因究明と問題の解決のため, 詳細な調査が必要です。障害情報を収集し, 障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06769-E (Linux の場合)

Creation of a certificate content file failed.

[対処]

証明書の内容ファイルの作成に失敗しました。

ファイル出力先, 指定する識別名を確認してから, コマンドを再実行してください。

問題が解決しない場合は, 原因究明と問題の解決のため, 詳細な調査が必要です。障害情報を収集し, 障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06770-E (Linux の場合)

An internal error occurred.

[対処]

内部エラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には, 詳細な調査が必要です。障害情報を収集し, 障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06771-W (Linux の場合)

Failed to delete a key store.

[対処]

キーストアの削除に失敗しました。

### KAPM06772-E (Linux の場合)

No value has been specified for an option.

[対処]

オプションの値が指定されていません。

オプションを確認してください。

### KAPM06773-E (Linux の場合)

A fatal error occurred.

[対処]

致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06774-E (Linux の場合)

The hcnds.home value cannot be acquired.

[対処]

hcnds.home の値が取得できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06775-E (Linux の場合)

Analysis of binary data failed.(position = aa...aa,part = bb...bb)

[対処]

バイナリデータの解析に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : 位置

bb...bb : 部分

### KAPM06776-E (Linux の場合)

The keytool command failed.

[対処]

keytool コマンドが失敗しました。

出力されている下記のメッセージの内容に応じて対処してください。

・KAPM06766-E

・KAPM06767-E

・KAPM06768-E

・KAPM06769-E

### KAPM06777-I (Linux の場合)

The keytool command has ended.(Return code = aa...aa)

[対処]

keytool コマンドが終了しました。

aa...aa : リターンコード

### KAPM06780-I (Linux の場合)

Enter Server Name [default=aa...aa]:

[対処]

Server Name を入力してください。

aa...aa : ホスト名

### KAPM06781-I (Linux の場合)

Enter Organizational Unit:

[対処]

Organizational Unit を入力してください。

### KAPM06782-I (Linux の場合)

Enter Organization Name [default=aa...aa]:

[対処]

Organization Name を入力してください。

aa...aa : ホスト名

### KAPM06783-I (Linux の場合)

Enter your City or Locality:

[対処]

your City or Locality を入力してください。

### KAPM06784-I (Linux の場合)

Enter your State or Province:

[対処]

your State or Province を入力してください。

### KAPM06785-I (Linux の場合)

Enter your two-character country-code:

[対処]

your two-character country-code を入力してください。

### KAPM06786-I (Linux の場合)

Is aa...aa correct? (y/n) [default=n]:

[対処]

識別名を確認します。

aa...aa：識別名

### KAPM06787-E (Linux の場合)

Creation of a distinguished name failed.

[対処]

識別名の作成が失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06790-E (Linux の場合)

An IllegalArgumentException occurred.

[対処]

IllegalArgumentException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06791-E (Linux の場合)

An IOException occurred.

[対処]

IOException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06792-E (Linux の場合)

A HBaseDeleteFileException occurred.

[対処]

HBaseDeleteFileException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06793-E (Linux の場合)

An exception occurred.

[対処]

exception が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM06794-E (Linux の場合)

A KeyStoreException occurred.

[対処]

KeyStoreException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM06795-E (Linux の場合)

A CertificateException occurred.

[対処]

CertificateException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM06796-E (Linux の場合)

An UnrecoverableKeyException occurred.

[対処]

UnrecoverableKeyException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM06797-E (Linux の場合)

A NoSuchAlgorithmException occurred.

[対処]

NoSuchAlgorithmException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM06799-I (Linux の場合)

aa...aa

[対処]

デバック用情報です。

aa...aa：デバック用情報



### KAPM06900-I (Linux の場合)

Processing to start the service has started.

[対処]

サービスの起動を開始した場合に表示します。

### KAPM06901-I (Linux の場合)

The service was started successfully.

[対処]

サービスの起動に成功した場合に表示します。ただし、05-70 より前の HiCommand 製品のサービスの一部は、起動処理の対象外であるため、停止している可能性があります。必要に応じて手動で起動してください。

### KAPM06902-I (Linux の場合)

Processing to stop the service has started.

[対処]

サービスの停止を開始した場合に表示します。

### KAPM06903-I (Linux の場合)

The service was stopped successfully.

[対処]

サービスの停止に成功した場合に表示します。

### KAPM06904-I (Linux の場合)

Processing to start the DBMS has started.

[対処]

データベースの起動を開始した場合に表示します。

### KAPM06905-I (Linux の場合)

The DBMS was started successfully.

[対処]

データベースの起動に成功した場合に表示します。

### KAPM06906-I (Linux の場合)

Processing to stop the DBMS has started.

[対処]

データベースの停止を開始した場合に表示します。

### KAPM06907-I (Linux の場合)

The DBMS was stopped successfully.

[対処]

データベースの停止に成功した場合に表示します。

### KAPM06908-E (Linux の場合)

An attempt to start the service has failed.

[対処]

サービスの起動に失敗した場合に表示します。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06909-E (Linux の場合)

An attempt to stop the service has failed.

[対処]

サービスの停止に失敗した場合に表示します。

DBMS と接続している Suite 製品を停止してから、再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06910-E (Linux の場合)

An attempt to start the DBMS has failed.

[対処]

データベースの起動に失敗した場合に表示します。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06911-E (Linux の場合)

An attempt to stop the DBMS has failed.

[対処]

データベースの停止に失敗した場合に表示します。

DBMS と接続している Suite 製品を停止してから、再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06912-E (Linux の場合)

An attempt to start the service or the DBMS has failed.

[対処]

サービスまたはデータベースの起動に失敗した場合に表示します。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06913-E (Linux の場合)

An attempt to stop the service or the DBMS has failed.

[対処]

サービスまたはデータベースの停止に失敗した場合に表示します。

DBMS と接続している Suite 製品を停止してから、再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06914-E (Linux の場合)

The database has not been initialized.

[対処]

データベースが初期化されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06915-E (Linux の場合)

An attempt to release the connection of the connection pool has failed.

[対処]

コネクションプールのコネクションの解放に失敗した場合に表示します。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06920-W (Linux の場合)

Log initialization failed.

[対処]

ログの初期化に失敗しました。

頻繁に発生する場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06921-E (Linux の場合)

A memory allocation error occurred.

[対処]

メモリー確保エラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM06922-E (Linux の場合)

The aa...aa command will stop because setting an environment variable failed. (details = bb...bb)

[対処]

環境変数の設定に失敗したため、コマンドの実行を中断します。

コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：コマンド名

bb...bb：詳細

### KAPM06923-E (Linux の場合)

The aa...aa command will stop because internal processing failed. (details = bb...bb)

[対処]

内部処理に失敗したため、コマンドの実行を中断します。

コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：コマンド名

bb...bb：詳細

### KAPM06924-E (Linux の場合)

An error occurred in an internal function. (function = aa...aa, error code = bb...bb)

[対処]

内部関数でエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：関数

bb...bb：エラーコード

### KAPM06925-E (Linux の場合)

A system environment variable is invalid.

[対処]

システム環境変数が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM06926-E (Linux の場合)

The aa...aa command will stop because setting an environment variable failed. (details = bb...bb)

[対処]

環境変数の設定に失敗したため、コマンドの実行を中断します。

コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：コマンド名

bb...bb：詳細

### KAPM06927-E (Linux の場合)

The aa...aa command will stop because internal processing failed. (details = bb...bb)

[対処]

内部処理に失敗したため、コマンドの実行を中断します。

コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：コマンド名

bb...bb：詳細

### KAPM07000-W (Linux の場合)

現在の Javascript を最新版にアップデートしてください。

[対処]

現在の JavaScript を最新版にアップデートしてください。

### KAPM07001-E (Linux の場合)

指定したユーザは管理者画面への権限を保持していないためログインできません。

[対処]

指定したユーザーは管理者画面への権限を保持していないためログインできません。

HiCommand Base の Administrator 権限を持っているユーザーでログインしてください。

### KAPM07002-E (Linux の場合)

アプリケーションが HSSO Server に登録されていません。

[対処]

アプリケーションが HSSO Server に登録されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM07003-E (Linux の場合)

ユーザ ID、またはパスワードが正しくありません。

[対処]

ユーザー ID、またはパスワードが正しくありません。

ログインできるユーザー ID またはパスワードを入力してください。

### KAPM07004-E (Linux の場合)

実行するユーザはメソッドの実行権限を持っていません。

[対処]

実行するユーザーはメソッドの実行権限を持っていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM07005-E (Linux の場合)

指定したユーザは存在しません。

[対処]

指定したユーザーは存在しません。

ユーザー情報を確認してください。

### KAPM07006-E (Linux の場合)

指定したユーザは既に存在しています。

[対処]

指定したユーザーはすでに存在しています。

指定したユーザー名以外の値を入力してください。

### KAPM07007-E (Linux の場合)

このユーザは既に削除されています。

[対処]

このユーザーはすでに削除されています。

ユーザー情報を確認してください。

### KAPM07008-E (Linux の場合)

処理中に障害が発生しました。

[対処]

処理中に障害が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM07009-E (Linux の場合)

処理中に通信障害が発生しました。

[対処]

処理中に通信障害が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM07010-E (Linux の場合)

引数に null が指定されています。

[対処]

引数に null が指定されています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM07011-E (Linux の場合)

処理中に致命的エラーが発生しました。

[対処]

処理中に致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM07012-E (Linux の場合)

指定したグループは存在しません。

[対処]

指定したグループは存在しません。

グループ情報を確認してください。

### KAPM07013-E (Linux の場合)

ユーザ情報の登録処理中に障害が発生したため、登録できませんでした。

[対処]

ユーザー情報の登録処理中に障害が発生したため、登録できませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM07014-E (Linux の場合)

ユーザ情報の更新処理中に障害が発生したため、更新されませんでした。

[対処]

ユーザー情報の更新処理中に障害が発生したため、更新されませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM07015-E (Linux の場合)

ユーザ情報の削除処理中に障害が発生したため、削除されませんでした。

[対処]

ユーザー情報の削除処理中に障害が発生したため、削除されませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM07016-E (Linux の場合)

パスワードの変更処理中に障害が発生したため、変更できませんでした。

[対処]

パスワードの変更処理中に障害が発生したため、変更できませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM07017-E (Linux の場合)

ユーザ情報の取得中に障害が発生しました。

[対処]

ユーザー情報の取得中に障害が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。



### KAPM07018-E (Linux の場合)

グループ情報の取得中に障害が発生しました。

[対処]

グループ情報の取得中に障害が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM07019-I (Linux の場合)

ユーザ情報の削除に成功しました。

[対処]

ユーザー情報の削除に成功しました。

### KAPM07020-I (Linux の場合)

ユーザ ID aa...aa を削除します。

実行するとこのユーザではログインできなくなりますがよろしいですか？

[対処]

ユーザー ID aa...aa を削除します。

実行するとこのユーザーではログインできなくなりますがよろしいですか？

aa...aa : ユーザー ID

### KAPM07021-E (Linux の場合)

HiCommand アプリケーション情報の取得中に障害が発生しました。

[対処]

HiCommand アプリケーション情報の取得中に障害が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM07022-E (Linux の場合)

HiCommand アプリケーション情報の更新処理中に障害が発生したため、更新されませんでした。

[対処]

HiCommand アプリケーション情報の更新処理中に障害が発生したため、更新されませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM07023-I (Linux の場合)

HiCommand アプリケーション情報を更新します。

[対処]

HiCommand アプリケーション情報を更新します。

### KAPM07024-E (Linux の場合)

ユーザアプリケーション情報の取得中に障害が発生しました。

[対処]

ユーザアプリケーション情報の取得中に障害が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM07025-E (Linux の場合)

ユーザアプリケーション情報の更新処理中に障害が発生したため、更新されませんでした。

[対処]

ユーザアプリケーション情報の更新処理中に障害が発生したため、更新されませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM07026-I (Linux の場合)

ユーザアプリケーション情報を更新します。

[対処]

ユーザアプリケーション情報を更新します。

### KAPM07027-W (Linux の場合)

指定したユーザアプリケーション名は既に存在します。アプリケーション名 = aa...aa

[対処]

指定したユーザアプリケーション名はすでに存在します。

指定したアプリケーション名以外の値を入力してください。

aa...aa：アプリケーション名

### KAPM07028-E (Linux の場合)

入力項目：aa...aa

この入力項目は必須です。値を入力してください。

[対処]

この入力項目は必須です。値を入力してください。

値を入力してください。

aa...aa：入力項目

### KAPM07029-E (Linux の場合)

入力項目：aa...aa

この入力項目に使用不可能な文字が含まれています。

[対処]

この入力項目に使用できない文字が含まれています。

使用できる文字を使用してください。

aa...aa：入力項目

### KAPM07030-E (Linux の場合)

入力項目：aa...aa

この入力項目の文字数が最大文字数を超えています。

[対処]

この入力項目の文字数が最大文字数を超えています。

最大文字数以内の文字列を入力してください。

aa...aa：入力項目

### KAPM07031-E (Linux の場合)

パスワードと一致していません。

[対処]

パスワードと一致していません。

パスワードとパスワードの確認の値を一致させてください。

### KAPM07032-E (Linux の場合)

入力項目：aa...aa

この入力項目には 4 文字以上 255 文字以下の文字列を入力してください。

[対処]

この入力項目には 4 文字以上 255 文字以下の文字列を入力してください。

4 文字以上 255 文字以下の文字列を入力してください。

aa...aa：入力項目

### KAPM07033-W (Linux の場合)

指定された URL はクラスで存在していません。URL = aa...aa

[対処]

指定された URL はクラスで存在していません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : URL

### KAPM07034-E (Linux の場合)

IllegalDataException が発生しました。詳細 = aa...aa

[対処]

IllegalDataException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : 詳細

### KAPM07035-E (Linux の場合)

指定された URL は形式が不正です。URL = "aa...aa"

[対処]

指定された URL は形式が不正です。

入力した URL を確認し値を再入力してください。

aa...aa : URL

### KAPM07036-I (Linux の場合)

パスワードを変更します。よろしいですか？

[対処]

パスワードを変更します。よろしいですか？

### KAPM07037-I (Linux の場合)

パスワードを変更します。よろしいですか？

パスワード変更後は、再ログインが必要です。

[対処]

パスワードを変更します。よろしいですか？

パスワード変更後は、再ログインが必要です。

### KAPM07038-E (Linux の場合)

入力項目：aa...aa

この入力項目には同じ値は指定できません。

[対処]

この入力項目には同じ値は指定できません。

入力項目にはほかの値を入力してください。

aa...aa：入力項目

### KAPM07230-I (Linux の場合)

The user was registered successfully. (operator = aa...aa, user ID = bb...bb, function = cc...cc)

[対処]

ユーザーが正常に登録されたことを示す監査ログです。

aa...aa: Operator name

bb...bb: Processed user ID

cc...cc: Function name

### KAPM07231-I (Linux の場合)

The user was deleted successfully. (operator = aa...aa, user ID = bb...bb, function = cc...cc)

[対処]

ユーザーが正常に削除されたことを示す監査ログです。

aa...aa: Operator name

bb...bb: Processed user ID

cc...cc: Function name

### KAPM07232-I (Linux の場合)

The password was changed successfully. (operator = aa...aa, user ID = bb...bb, function = cc...cc)

[対処]

パスワードが正常に変更されたことを示す監査ログです。

aa...aa: Operator name

bb...bb: Processed user ID

cc...cc: Function name

### KAPM07233-I (Linux の場合)

The user information was modified successfully. (operator = aa...aa, user ID = bb...bb, function = cc...cc)

[対処]

ユーザー情報が正常に更新されたことを示す監査ログです。

aa...aa: Operator name

bb...bb: Processed user ID

cc...cc: Function name

### KAPM07235-I (Linux の場合)

The user was locked successfully. (operator = aa...aa, user ID = bb...bb, function = cc...cc)

[対処]

ユーザーが正常にロックされたことを示す監査ログです。

aa...aa: 操作者名

bb...bb: 処理したユーザー ID

cc...cc: 機能名

### KAPM07236-I (Linux の場合)

The user was unlocked successfully. (operator = aa...aa, user ID = bb...bb, function = cc...cc)

[対処]

ユーザーが正常にアンロックされたことを示す監査ログです。

aa...aa: 操作者名

bb...bb: 処理したユーザー ID

cc...cc: 機能名

### KAPM07237-E (Linux の場合)

The specified password does not satisfy the entry conditions. (operator = aa...aa, user ID = bb...bb, function = cc...cc)

[対処]

入力条件に合わないパスワードが指定されていることを示す監査ログです。

aa...aa: 操作者名

bb...bb: 処理したユーザー ID

cc...cc: 機能名

### KAPM07238-E (Linux の場合)

The specified e-mail is too long. (operator = aa...aa, user ID = bb...bb, function = cc...cc)

[対処]

指定された E メールアドレスが長過ぎることを示す監査ログです。

aa...aa: 操作者名

bb...bb：処理したユーザー ID

cc...cc：機能名

### KAPM07239-E (Linux の場合)

The old password is incorrect. (operator = aa...aa, user ID = bb...bb, function = cc...cc)

[対処]

パスワード変更時に指定した古いパスワードが正しくないことを示す監査ログです。

aa...aa：操作者名

bb...bb：処理したユーザー ID

cc...cc：機能名

### KAPM07240-E (Linux の場合)

An attempt to execute the aa...aa operation has failed. (operator = bb...bb, user ID = cc...cc, function = dd...dd)

[対処]

aa...aa 操作が失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa：操作名

bb...bb：操作者名

cc...cc：処理したユーザー ID

dd...dd：機能名

### KAPM07241-I (Linux の場合)

A user was registered successfully. (user ID = aa...aa)

[対処]

ユーザーが正常に登録されたことを示す監査ログです。

aa...aa：ユーザー ID

### KAPM07242-E (Linux の場合)

Registration of a user has failed. (user ID = aa...aa)

[対処]

ユーザーの登録に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa：ユーザー ID

### KAPM07243-I (Linux の場合)

The user information was updated successfully. (user ID = aa...aa)

[対処]

ユーザー情報が正常に更新されたことを示す監査ログです。

aa...aa：ユーザー ID

### KAPM07244-E (Linux の場合)

An attempt to update the user information has failed. (user ID = aa...aa)

[対処]

ユーザー情報の更新に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa：ユーザー ID

### KAPM07245-I (Linux の場合)

A user was deleted successfully. (user ID = aa...aa)

[対処]

ユーザーが正常に削除されたことを示す監査ログです。

aa...aa：ユーザー ID

### KAPM07246-E (Linux の場合)

Deletion of a user has failed. (user ID = aa...aa)

[対処]

ユーザーの削除に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa：ユーザー ID

### KAPM07247-I (Linux の場合)

The authorization group was added successfully. (operator = aa...aa, distinguished name = bb...bb, function = cc...cc)

[対処]

認可グループが正常に追加されたことを示す監査ログです。

aa...aa：操作者名

bb...bb：識別名

cc...cc：機能名

### KAPM07248-E (Linux の場合)

An attempt to execute the aa...aa operation has failed. (operator = bb...bb, distinguished name = cc...cc, function = dd...dd)

[対処]

aa...aa 操作が失敗したことを示す監査ログです。



aa...aa：操作名  
bb...bb：操作者名  
cc...cc：識別名  
dd...dd：機能名

### KAPM07249-I (Linux の場合)

The authorization group was deleted successfully. (operator = aa...aa, distinguished name = bb...bb, function = cc...cc)

[対処]

認可グループが正常に削除されたことを示す監査ログです。

aa...aa：操作者名  
bb...bb：識別名  
cc...cc：機能名

### KAPM07250-I (Linux の場合)

The permissions were changed successfully. (operator = aa...aa, distinguished name = bb...bb, permissions = cc...cc)

[対処]

権限情報が正常に更新されたことを示す監査ログです。

aa...aa：操作者名  
bb...bb：識別名  
cc...cc：変更後の権限

### KAPM07251-I (Linux の場合)

The authorization group was registered successfully. (distinguished name = aa...aa)

[対処]

認可グループが正常に登録されたことを示す監査ログです。

aa...aa：識別名

### KAPM07252-E (Linux の場合)

An attempt to register the authorization group has failed. (distinguished name = aa...aa)

[対処]

認可グループの登録に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa：識別名

### KAPM07253-I (Linux の場合)

The authorization group was deleted successfully. (distinguished name = aa...aa)

[対処]

認可グループが正常に削除されたことを示す監査ログです。

aa...aa：識別名

### KAPM07254-E (Linux の場合)

An attempt to delete the authorization group has failed. (distinguished name = aa...aa)

[対処]

認可グループの削除に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa：識別名

### KAPM07255-I (Linux の場合)

The authorization group's permissions were changed successfully. (distinguished name = aa...aa)

[対処]

認可グループの権限が正常に更新されたことを示す監査ログです。

aa...aa：識別名

### KAPM07256-E (Linux の場合)

An attempt to change the authorization group's permissions has failed. (distinguished name = aa...aa)

[対処]

認可グループの権限更新に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa：識別名

### KAPM07257-I (Linux の場合)

The resource group was successfully registered. (resource group name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

リソースグループが正常に登録されたことを示す監査ログです。

aa...aa：リソースグループ名

bb...bb：装置種別

cc...cc：装置製番

### KAPM07258-E (Linux の場合)

Registration of the resource group failed. (resource group name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

リソースグループの登録に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa：リソースグループ名

bb...bb：装置種別

cc...cc：装置製番

### KAPM07259-I (Linux の場合)

The resource group was successfully deleted. (resource group name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

リソースグループが正常に削除されたことを示す監査ログです。

aa...aa：リソースグループ名

bb...bb：装置種別

cc...cc：装置製番

### KAPM07260-E (Linux の場合)

Deletion of the resource group failed. (resource group name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

リソースグループの削除に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa：リソースグループ名

bb...bb：装置種別

cc...cc：装置製番

### KAPM07261-I (Linux の場合)

The resource group was successfully updated. (resource group name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

リソースグループが正常に更新されたことを示す監査ログです。

aa...aa：リソースグループ名

bb...bb：装置種別

cc...cc：装置製番

### KAPM07262-E (Linux の場合)

Updating of the resource group failed. (resource group name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

リソースグループの更新に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa：リソースグループ名

bb...bb：装置種別

cc...cc：装置製番

### KAPM07263-I (Linux の場合)

The user group was successfully registered. (resource group name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

ユーザーグループが登録に追加されたことを示す監査ログです。

aa...aa：ユーザーグループ名

bb...bb：装置種別

cc...cc：装置製番

### KAPM07264-E (Linux の場合)

Registration of the user group failed. (user group name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

ユーザーグループの登録に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa：ユーザーグループ名

bb...bb：装置種別

cc...cc：装置製番

### KAPM07265-I (Linux の場合)

The user group was successfully deleted. (user group name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

ユーザーグループが正常に削除されたことを示す監査ログです。

aa...aa：ユーザーグループ名

bb...bb：装置種別

cc...cc：装置製番

### KAPM07266-E (Linux の場合)

Deletion of the user group failed. (user group name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

ユーザーグループの削除に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa：ユーザーグループ名

bb...bb：装置種別

cc...cc：装置製番

### KAPM07267-I (Linux の場合)

The user group was successfully updated. (user group name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

ユーザーグループが正常に更新されたことを示す監査ログです。

aa...aa：ユーザーグループ名

bb...bb：装置種別

cc...cc：装置製番

### KAPM07268-E (Linux の場合)

Updating of the user group failed. (user group name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

ユーザーグループの更新に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa：ユーザーグループ名

bb...bb：装置種別

cc...cc：装置製番

### KAPM07269-I (Linux の場合)

The role was successfully registered. (role name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

ロールが正常に登録されたことを示す監査ログです。

aa...aa：ロール名

bb...bb：装置種別

cc...cc：装置製番

### KAPM07270-E (Linux の場合)

Registration of the role failed. (role name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

ロールの登録に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa：ロール名

bb...bb：装置種別

cc...cc：装置製番

### KAPM07271-I (Linux の場合)

The role was successfully deleted. (role name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

ロールが正常に削除されたことを示す監査ログです。

aa...aa：ロール名

bb...bb：装置種別

cc...cc：装置製番

### KAPM07272-E (Linux の場合)

Deletion of the role failed. (role name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

ロールの削除に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa：ロール名

bb...bb：装置種別

cc...cc：装置製番

### KAPM07273-I (Linux の場合)

The role was successfully updated. (role name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

ロールが正常に更新されたことを示す監査ログです。

aa...aa：ロール名

bb...bb：装置種別

cc...cc：装置製番

### KAPM07274-E (Linux の場合)

Updating of the role failed. (role name = aa...aa, device type = bb...bb, device number = cc...cc)

[対処]

ロールの更新に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa：ロール名

bb...bb：装置種別

cc...cc：装置製番

### KAPM07275-I (Linux の場合)

The user account was successfully assigned to the user group. (user group name = aa...aa, user ID = bb...bb)

[対処]

ユーザーグループにユーザーアカウントを割り当てる処理が成功したことを示す監査ログです。

aa...aa：ユーザーグループ名

bb...bb：ユーザー ID

### KAPM07276-E (Linux の場合)

The user account failed to be assigned to the user group. (user group name = aa...aa, user ID = bb...bb)

[対処]

ユーザーグループにユーザーアカウントを割り当てる処理が失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa：ユーザーグループ名

bb...bb：ユーザー ID

### KAPM07277-I (Linux の場合)

The permission was successfully assigned to the role. (role name = aa...aa, permission name = bb...bb)

[対処]

ロールにパーミッションを割り当てる処理が成功したことを示す監査ログです。

aa...aa：ロール名

bb...bb：パーミッション名

### KAPM07278-E (Linux の場合)

The permission failed to be assigned to the role. (role name = aa...aa, permission name = bb...bb)

[対処]

ロールにパーミッションを割り当てる処理が失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa：ロール名

bb...bb：パーミッション名

### KAPM07279-I (Linux の場合)

Assignment processing was successful for a user group and an external authentication group, a resource group, and a role. (user group name and external authentication group name = aa...aa, resource group name = bb...bb, role name = cc...cc)

[対処]

次の項目の割り当て処理に成功したことを示す監査ログです。

- ・ ユーザーグループおよび外部認証グループ
- ・ リソースグループ
- ・ ロール

aa...aa：ユーザーグループ名および外部認証グループ名

bb...bb：リソースグループ名

cc...cc：ロール名

### KAPM07280-E (Linux の場合)

Assignment processing failed for a user group and an external authentication group, a resource group, and a role. (user group name and external authentication group name = aa...aa, resource group name = bb...bb, role name = cc...cc)

[対処]

次の項目の割り当て処理に失敗したことを示す監査ログです。

- ・ ユーザーグループおよび外部認証グループ
- ・ リソースグループ
- ・ ロール

aa...aa：ユーザーグループ名および外部認証グループ名

bb...bb：リソースグループ名

cc...cc：ロール名

### KAPM07300-I (Linux の場合)

The hcndshpsimcert command has started.

[対処]

hcndshpsimcert コマンドを開始しました



### KAPM07301-I (Linux の場合)

The hcmdshpsimcert command has terminated.

[対処]

hcmdshpsimcert コマンドが終了しました

### KAPM07302-I (Linux の場合)

The hcmdshpsimcert command was successful.

[対処]

hcmdshpsimcert コマンドが成功しました

### KAPM07303-E (Linux の場合)

The hcmdshpsimcert command has failed.

[対処]

hcmdshpsimcert コマンドが失敗しました

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM07306-E (Linux の場合)

The value of hcmds.home cannot be acquired.

[対処]

"hcmds.home"の値が取得できません

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM07307-E (Linux の場合)

An option is invalid.

[対処]

オプションが不正です。

オプション指定を見直してください。

### KAPM07308-E (Linux の場合)

An exception occurred.

[対処]

例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM07309-E (Linux の場合)

An internal error occurred.

[対処]

内部エラーが発生しました

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM07310-I (Linux の場合)

Importing of the certificate has started.

[対処]

証明書のインポートを開始しました。

#### KAPM07311-I (Linux の場合)

Importing of the certificate has ended.

[対処]

証明書のインポートが終了しました。

#### KAPM07312-E (Linux の場合)

The host name or the port number is invalid.

[対処]

ホスト名が不正です。

指定したホスト名を見直してください。

#### KAPM07313-E (Linux の場合)

An attempt to communicate with the HPSIM server has failed.

[対処]

HPSIM サーバとの通信に失敗しました。

HPSIM サーバが起動しているか確認してください。

#### KAPM07314-E (Linux の場合)

The format of the certificate acquired from the HPSIM server is invalid.

[対処]

HPSIM サーバから取得した証明書の形式が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM07315-E (Linux の場合)

An attempt to load the keystore file has failed.

[対処]

キーストアファイルの読み込みに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM07316-W (Linux の場合)

The certificate of the specified host is already registered.

[対処]

指定されたホストの証明書はすでに登録されています。

### KAPM07317-I (Linux の場合)

The following certificate was imported into the keystore.

[対処]

次の証明書をキーストアにインポートしました。

### KAPM07318-E (Linux の場合)

An attempt to output the keystore file has failed.

[対処]

キーストアファイルの出力に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM07319-E (Linux の場合)

An attempt to input the keystore file has failed.

[対処]

キーストアファイルのインポートに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM07320-I (Linux の場合)

Host name: "aa...aa"

[対処]

ホスト名

aa...aa : ホスト名

### KAPM07321-I (Linux の場合)

Processing to display the certificate list has started.

[対処]

証明書リストの表示処理を開始しました。

### KAPM07322-I (Linux の場合)

Processing to display the certificate list has ended.

[対処]

証明書リストの表示処理を終了しました。

### KAPM07323-I (Linux の場合)

The certificate is not stored.

[対処]

証明書は格納されていません。

### KAPM07324-E (Linux の場合)

A problem occurred while displaying the certificate list.

[対処]

証明書リストの表示中に障害が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM07325-I (Linux の場合)

Deletion of the certificate has started.

[対処]

証明書の削除を開始しました。

### KAPM07326-I (Linux の場合)

The certificate has been deleted.

[対処]

証明書リストの削除処理を終了しました。

### KAPM07327-I (Linux の場合)

The certificate for the aa...aa host was deleted.

[対処]

指定されたホスト名の証明書を削除しました。

aa...aa：ホスト名

### KAPM07328-W (Linux の場合)

The certificate for the aa...aa host is not registered.

[対処]

指定されたホスト名の証明書は登録されていません。

aa...aa：ホスト名

### KAPM07329-E (Linux の場合)

An attempt to delete the certificate has failed.

[対処]

証明書の削除が失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM07330-E (Linux の場合)

An attempt to renew the keystore has failed.

[対処]

キーストアの更新に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM07342-E (Linux の場合)

An exception occurred.

[対処]

例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM07343-E (Linux の場合)

An internal error occurred.

[対処]

内部エラーが発生しました

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM07344-I (Linux の場合)

GET processing for "/Proxy/Getkey" has started.

[対処]

"/Proxy/GetKey"の GET 処理を開始しました。

### KAPM07345-I (Linux の場合)

GET processing for "/Proxy/Getkey" has ended.

[対処]

"/Proxy/GetKey"の GET 処理が終了しました。

### KAPM07346-I (Linux の場合)

The request from "aa...aa" was accepted.

[対処]

aa...aa からリクエストを受け付けました。

aa...aa：ホスト名

### KAPM07347-I (Linux の場合)

The one-time key was issued. (key = aa...aa)

[対処]

ワンタイムキーを発行しました。

aa...aa：ワンタイムキー

### KAPM07348-E (Linux の場合)

An attempt to issue the one-time key has failed.

[対処]

ワンタイムキーの発行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM07349-E (Linux の場合)

An attempt to create the one-time key failed because the number of keys had exceeded the maximum.

[対処]

ワンタイムキーの数が最大数を超えたため、キーの作成が失敗しました。

ワンタイムキーの発行が不正なアクセスによるものではないことを確認してください。

### KAPM07350-W (Linux の場合)

The one-time key does not exist. (key = aa...aa)

[対処]

ワンタイムキーは存在しません。

aa...aa : ワンタイムキー

### KAPM07351-W (Linux の場合)

The expiration date of the one-time key has passed. (key = aa...aa)

[対処]

ワンタイムキーの有効期限が過ぎています。

aa...aa : ワンタイムキー

### KAPM07352-I (Linux の場合)

The one-time key was deleted normally. (key = aa...aa)

[対処]

ワンタイムキーを正常に削除しました。

aa...aa : ワンタイムキー

### KAPM07355-I (Linux の場合)

The one-time key that passed the expiration date was deleted. (key = aa...aa)

[対処]

有効期限を過ぎたワンタイムキーが削除されました。

aa...aa : ワンタイムキー

### KAPM07356-I (Linux の場合)

GET processing for "/Proxy/SSO" has started.

[対処]

"/Proxy/SSO"の GET 処理を開始しました。

### KAPM07357-I (Linux の場合)

GET processing for "/Proxy/SSO" has ended.

[対処]

"/Proxy/SSO"の GET 処理が終了しました。

### KAPM07358-E (Linux の場合)

An error occurred during a parameter check.

[対処]

パラメーターチェックでエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM07359-I (Linux の場合)

Parameter output: "aa...aa" = "bb...bb"

[対処]

パラメーター出力:aa...aa=bb...bb

aa...aa：パラメーター名

bb...bb：値

### KAPM07360-E (Linux の場合)

An attempt to load the keystore has failed.

[対処]

キーストアのロードに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM07363-I (Linux の場合)

The host name is valid.

[対処]

ホスト名は有効です。

### KAPM07364-E (Linux の場合)

The host name is invalid.

[対処]

ホスト名は無効です。



ラウンチ元の証明書がインポートされているか確認してください。

#### KAPM07367-I (Linux の場合)

The one-time key is valid.

[対処]

ワンタイムキーは有効です。

#### KAPM07368-W (Linux の場合)

The one-time key is invalid.

[対処]

ワンタイムキーは無効です。

#### KAPM07371-I (Linux の場合)

Verification of the request parameter was successful.

[対処]

リクエストパラメーターの検証が成功しました。

#### KAPM07372-E (Linux の場合)

An attempt to verify the request parameter has failed.

[対処]

リクエストパラメーターの検証が失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM07375-I (Linux の場合)

The URL is a normal value.

[対処]

URL は正常な値です。

#### KAPM07376-E (Linux の場合)

The URL is an invalid value.

[対処]

URL は不正な値です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM07377-E (Linux の場合)

An attempt to convert the aa...aa permission has failed.

[対処]

権限 aa...aa の変換に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：権限名

### KAPM07378-I (Linux の場合)

A redirection to "aa...aa" will be performed.

[対処]

aa...aa にリダイレクトします。

aa...aa：リダイレクト先URL

### KAPM07379-E (Linux の場合)

An attempt to load the keystore file has failed.

[対処]

キーストアファイルの読み込みに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM07380-I (Linux の場合)

The certificate of aa...aa has been imported.

[対処]

aa...aa の証明書はインポートされています。

aa...aa：エイリアス名

### KAPM07381-E (Linux の場合)

The certificate of aa...aa has not been imported.

[対処]

aa...aa の証明書はインポートされていません。

証明書がインポートされているか確認してください。

aa...aa：エイリアス名

### KAPM07382-E (Linux の場合)

A server problem occurred.

[対処]

サーバ障害が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM07383-I (Linux の場合)

Data verification has started.

[対処]

データの検証を開始しました。

### KAPM07384-I (Linux の場合)

Data verification has ended.

[対処]

データの検証が終了しました。

### KAPM07385-E (Linux の場合)

An invalid character string was specified for the token.

[対処]

トークンに不正な文字列が指定されました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM07386-E (Linux の場合)

"SHA1with RSA" is not supported.

[対処]

"SHA1withRSA"がサポートされていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM07387-E (Linux の場合)

The certificate format is invalid.

[対処]

証明書の形式が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM07388-E (Linux の場合)

The signature object has not been initialized.

[対処]

署名オブジェクトが初期化されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM07389-E (Linux の場合)

"US-ASCII" is not supported.

[対処]

"US-ASCII"がサポートされていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM07390-I (Linux の場合)

Generation of the HSSO token has started.

[対処]

HSSO トークンの生成を開始しました。

#### KAPM07391-I (Linux の場合)

Generation of the HSSO token has ended.

[対処]

HSSO トークンの生成を終了しました。

#### KAPM07392-E (Linux の場合)

The permission conversion definition file was not found.

[対処]

権限変更定義ファイルが見つかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM07393-E (Linux の場合)

An attempt to load the permission conversion definition file has failed.

[対処]

権限変更定義ファイルの読み込みに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM07400-E (Linux の場合)

The definition file was not found.

[対処]

定義ファイルが見つかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM07401-I (Linux の場合)

Generation of the X509 certificate object has started.

[対処]

X509 証明書オブジェクトの生成を開始しました。

### KAPM07402-I (Linux の場合)

Generation of the X509 certificate object has ended.

[対処]

X509 証明書オブジェクトの生成を終了しました。

### KAPM07403-E (Linux の場合)

The specified port number is invalid.

[対処]

指定されたポート番号が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM07404-E (Linux の場合)

The host name is invalid.

[対処]

ホスト名が不正です。

あとに続く処理メッセージに従ってください。

### KAPM07405-E (Linux の場合)

An attempt to communicate with the HPSIM server has failed.

[対処]

HPSIM サーバとの通信に失敗しました。

HPSIM サーバが起動しているか確認してください。

### KAPM07406-E (Linux の場合)

The format of the certificate acquired from HPSIM is invalid.

[対処]

HPSIM から取得した証明書のフォーマットが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM07407-E (Linux の場合)

An attempt to output the keystore file has failed.

[対処]

キーストアファイルの出力に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM07410-I (Linux の場合)

Authentication succeeded.

[対処]

認証に成功しました。

### KAPM07411-W (Linux の場合)

Authentication failed.

[対処]

認証が失敗しました。

### KAPM07420-E (Linux の場合)

Null is specified for the argument. (aa...aa)

[対処]

引数に null が指定されています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：引数

### KAPM07421-E (Linux の場合)

A specified value is invalid. (aa...aa, bb...bb)

[対処]

指定値に誤りがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：パラメーター名

bb...bb：値

### KAPM07422-E (Linux の場合)

An exception occurred.

[対処]

例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM07423-E (Linux の場合)

The domain name is invalid.

[対処]

HPSIM から送信されるドメイン名に、使用できない文字があります。

HPSIM のドメイン名を見直してください。

### KAPM07424-E (Linux の場合)

The user name is invalid.

[対処]

HPSIM から送信されるユーザー名に、使用できない文字があります。

HPSIM のユーザー名を見直してください。

### KAPM07430-E (Linux の場合)

認証が失敗しました。

[対処]

認証が失敗しました。

失敗した原因を取り除いてください。原因は HpsimSSO[n].log を参照してください。

#### KAPM08001-E (Linux の場合)

A fatal error occurred during processing.

[対処]

処理中に致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM08002-E (Linux の場合)

Illegal parameters have been specified to create HSSO Context.

[対処]

HSSO コンテキスト生成時のパラメーターに誤りがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM08003-E (Linux の場合)

A CIMException was generated during Console screen display processing.

[対処]

コンソール画面の表示処理中に CIMException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM08004-E (Linux の場合)

A CIMRepositoryException was generated during menu bar display processing.

[対処]

メニューバーの表示処理中に CIMRepositoryException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM08005-E (Linux の場合)

A CIMProviderException was generated during menu bar display processing.

[対処]

メニューバーの表示処理中に CIMProviderException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。



### KAPM08006-E (Linux の場合)

A NoSuchElementException was generated during menu bar display processing.

[対処]

メニューバーの表示処理中に NoSuchElementException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM08007-E (Linux の場合)

A CIMException was generated during menu bar display processing.

[対処]

メニューバーの表示処理中に CIMException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM08008-E (Linux の場合)

An error occurred on the HSSO Server.

[対処]

HSSO サーバでエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM08009-I (Linux の場合)

The logout processing finished. (session ID = aa...aa)

[対処]

ログアウト処理が終了しました。

aa...aa：セッション ID

### KAPM08010-E (Linux の場合)

An internal error occurred.

[対処]

内部エラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM08011-E (Linux の場合)

セッションが無効です。

[対処]

セッションが無効です。

ログインし直してください。

### KAPM08013-E (Linux の場合)

ブラウザがフレームに対応していません。

[対処]

ブラウザがフレームに対応していません。

ご使用の HiCommand 製品でサポートされているブラウザを使用してください。

### KAPM08014-I (Linux の場合)

ロード中です。

[対処]

ロード中です。

### KAPM08015-E (Linux の場合)

The registered data in the common repository is invalid.(aa...aa)

[対処]

リポジトリに登録されているデータが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：クラス名

### KAPM08016-E (Linux の場合)

The registered data in the common repository is invalid.

[対処]

リポジトリに登録されているデータが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM08017-E (Linux の場合)

リポジトリに登録されているデータが不正です。

[対処]

リポジトリに登録されているデータが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

#### KAPM08018-E (Linux の場合)

トークンが無効です。

[対処]

トークンが無効です。

ログインし直してください。

#### KAPM08019-E (Linux の場合)

SSO サーバでエラーが発生しました。

[対処]

SSO サーバでエラーが発生しました。

ログインし直してください。

#### KAPM08020-E (Linux の場合)

SSO サーバとの通信に失敗しました。

[対処]

SSO サーバとの通信に失敗しました。

ログインし直してください。

#### KAPM08021-E (Linux の場合)

DBMS が停止しています。

[対処]

DBMS が停止しています。

DBMS が起動しているか確認してください。

#### KAPM08022-E (Linux の場合)

共通コンポーネントが使用する DB が閉塞しました。

[対処]

共通コンポーネントが使用する DB が閉塞しました。

サーバ管理者に連絡してください。

#### KAPM08100-E (Linux の場合)

Null is specified for the argument.

[対処]

引数に null が指定されています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM08101-E (Linux の場合)

The specified node was not found. key=(aa...aa)

[対処]

指定されたノードが見つかりませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ノードのキー

### KAPM08102-E (Linux の場合)

The object tree has not been created.

[対処]

オブジェクトツリーが生成されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM08103-E (Linux の場合)

An attempt to create the object tree has failed.

[対処]

オブジェクトツリーの生成に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM08104-E (Linux の場合)

An attempt to add a child node to the object tree has failed. (aa...aa)

[対処]

オブジェクトツリーへの子ノードの追加に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ノードのキー

### KAPM08105-E (Linux の場合)

The specified node has already been registered. key=(aa...aa)

[対処]

指定されたノードは、すでに登録されています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ノードのキー

### KAPM08106-E (Linux の場合)

The tree information cannot be acquired. (aa...aa)

[対処]

ツリー情報が取得できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ノードのキー

### KAPM08107-E (Linux の場合)

The node information is invalid. (aa...aa, bb...bb)

[対処]

ノード情報が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：パラメーター名

bb...bb：取得した値

### KAPM08108-E (Linux の場合)

An invalid argument was specified during node creation. (aa...aa, bb...bb)

[対処]

ノード作成時に不正な引数が指定されました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：パラメーター名

bb...bb：取得した値

### KAPM08109-E (Linux の場合)

The tree information is invalid. (aa...aa, bb...bb)

[対処]

ツリー情報が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ルートノードのキー(データベース内)

bb...bb：ルートノードのキー(メモリー内)

### KAPM08110-E (Linux の場合)

The node array cannot be acquired. (aa...aa, bb...bb)

[対処]

ノード配列が取得できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：パラメーター名

bb...bb：取得した値

### KAPM08111-E (Linux の場合)

The hierarchy number of the node array cannot be acquired. (aa...aa, bb...bb)

[対処]

ノード配列の階層番号が取得できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：パラメーター名

bb...bb：取得した値

### KAPM08112-E (Linux の場合)

The node array is invalid. (aa...aa, bb...bb)

[対処]

ノード配列が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：パラメーター名

bb...bb：取得した値

### KAPM08113-E (Linux の場合)

The hierarchy number of the node array is invalid. (aa...aa)

[対処]

ノード配列の階層番号が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ノードの階層番号

### KAPM08114-W (Linux の場合)

An invalid argument was specified during node creation. (aa...aa, bb...bb)

[対処]

ノード作成時に不正な引数が指定されました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：パラメーター名

bb...bb：取得した値

### KAPM08115-E (Linux の場合)

内部エラーが発生しました。

[対処]

内部エラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM08116-E (Linux の場合)

A value that exceeds the maximum value has been specified. (aa...aa, bb...bb)

[対処]

最大値を超えた値が指定されました。

設定内容を見直してください。

aa...aa：パラメーター名

bb...bb：値

### KAPM08150-E (Linux の場合)

The request is invalid. (aa...aa, bb...bb)

[対処]

リクエストが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：キー

bb...bb：値

### KAPM08152-E (Linux の場合)

The request is invalid. (aa...aa)

[対処]

リクエストが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：キー

### KAPM08154-E (Linux の場合)

An attempt to display the object tree has failed.

[対処]

オブジェクトツリー表示に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM08160-E (Linux の場合)

The data registered in the common repository is invalid. (aa...aa, bb...bb)

[対処]

共通リポジトリに登録されたデータは無効です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：キー

bb...bb：値

### KAPM08200-E (Linux の場合)

The request parameter required for the display of the Application Bar area is invalid.

[対処]

アプリケーションバーエリアの表示に必要なリクエストパラメーターが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM08201-E (Linux の場合)

内部エラーが発生しました。



[ツリー更新] ボタンを押すと初期のオブジェクトツリーを表示します。表示できない場合は、ログインからやり直してください。

[対処]

内部エラーが発生しました。

[ツリー更新] ボタンを押すと初期のオブジェクトツリーを表示します。表示できない場合は、ログインし直してください。

[ツリー更新] ボタンを押すと初期のオブジェクトツリーを表示します。表示できない場合は、ログインし直してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM08202-E (Linux の場合)

The number of elements in the array does not match the other arrays.

[対処]

配列の要素数がほかの配列の要素数と一致していません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM08203-E (Linux の場合)

The request parameter required for the display of the Summary area is invalid.

[対処]

サマリーエリアの表示に必要なリクエストパラメーターが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM08302-E (Linux の場合)

An error occurred while acquiring the resource bundle.

[対処]

リソースバンドルの取得中にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM08303-E (Linux の場合)

An error occurred while reading the resource file.

[対処]

リソースファイルの入力中にエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM08304-E (Linux の場合)

An attempt to access the resource file has failed.

[対処]

リソースファイルのアクセスに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM08308-E (Linux の場合)

An internal error occurred.

[対処]

内部エラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM08309-E (Linux の場合)

The URL object cannot be created.

[対処]

URL オブジェクトが作成できませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM08311-E (Linux の場合)

An attempt to access the file has failed.

[対処]

ファイルのアクセスに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM08402-E (Linux の場合)

An unusable HTML tag is included.

[対処]

ユーザーが入力したメッセージに使用できない HTML タグが含まれている場合に表示します。

サポートされている HTML タグのみ使用して、入力してください。

### KAPM08403-E (Linux の場合)

The warning banner message exceeded 1000 characters.

[対処]

ユーザーが入力した警告バナーメッセージが 1000 文字を超えている場合に表示します。  
1000 文字以下の文字を入力してください。

### KAPM08404-E (Linux の場合)

警告バナーの登録に失敗しました。

[対処]

セキュリティ GUI 画面から警告バナーメッセージ登録に失敗した場合に画面に表示します。  
次の対処をしてください。

1. 次に示すフォルダが存在することを確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントのインストールフォルダ>¥Base¥conf¥sec  
¥resource

Solaris 版：/opt/HiCommand/Base/conf/sec/resource

Linux 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントのインストールディレクトリ>/Base/conf/sec/  
resource

2. 次に示すフォルダが存在する場合は削除してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントのインストールフォルダ>¥Base¥conf¥sec  
¥resource¥bannerresource.properties

Solaris 版：/opt/HiCommand/Base/conf/sec/resource/bannerresource.properties

Linux 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントのインストールディレクトリ>/Base/conf/sec/  
resource/bannerresource.properties

3. 次に示すファイルのアクセス権限を確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントのインストールフォルダ>¥Base¥conf¥sec  
¥resource¥bannerresource.properties

Solaris 版：/opt/HiCommand/Base/conf/sec/resource/bannerresource.properties

Linux 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントのインストールディレクトリ>/Base/conf/sec/  
resource/bannerresource.properties

4. 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口ご連絡してください。

### KAPM08405-E (Linux の場合)

警告バナーの削除に失敗しました。

[対処]

セキュリティ GUI 画面から警告バナーメッセージ削除に失敗した場合に画面に表示します。  
次の対処をしてください。

1. 次に示すファイルが存在することを確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントのインストールフォルダ>\¥Base¥conf¥sec¥resource¥bannerresource.properties

Solaris 版：/opt/HiCommand/Base/conf/sec/resource/bannerresource.properties

Linux 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントのインストールディレクトリ>/Base/conf/sec/resource/bannerresource.properties

2. 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM08406-E (Linux の場合)

The specified file name already exists as a directory name. (directory name = aa...aa)

[対処]

セキュリティ GUI 画面から警告バナーメッセージの登録に失敗した場合に、ログに出力されます。

システムの環境が不正です。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ディレクトリ名称

### KAPM08407-E (Linux の場合)

The specified directory name already exists as a file name. (file name = aa...aa)

[対処]

セキュリティ GUI 画面から警告バナーメッセージの登録に失敗した場合に、ログに出力されます。

システムの環境が不正です。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM08408-E (Linux の場合)

The directory does not exist. (directory name = aa...aa)

[対処]

セキュリティ GUI 画面から警告バナーメッセージの登録に失敗した場合に、ログに出力されます。

次に示すフォルダを作成して再度実行してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントのインストールフォルダ>\¥Base¥conf¥sec

Solaris 版：/opt/HiCommand/Base/conf/sec

Linux 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントのインストールディレクトリ>/Base/conf/sec

aa...aa：ディレクトリ名

### KAPM08409-E (Linux の場合)

An attempt to delete the warning banner message has failed.

[対処]

セキュリティ GUI 画面から警告バナーメッセージの削除に失敗した場合に、ログに出力されます。  
次に示すファイルが存在することを確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントのインストールフォルダ>%Base%conf%sec  
%resource%bannerresource.properties

Solaris 版：/opt/HiCommand/Base/conf/sec/resource/bannerresource.properties

Linux 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントのインストールディレクトリ>/Base/conf/sec/  
resource/bannerresource.properties

### KAPM08410-E (Linux の場合)

The specified node is invalid. (node name = aa...aa)

[対処]

セキュリティ GUI 画面のツリー表示で、無効なノードが指定された場合に表示します。  
原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してく  
ださい。

aa...aa：ノード名

### KAPM08411-E (Linux の場合)

hcnds.home is not set in the Java system properties.

[対処]

Java のシステムプロパティに hcnds.home が設定されていません。

Java のシステムプロパティに hcnds.home が設定されていることを確認してください。

### KAPM08412-E (Linux の場合)

The bannertaglist.conf file does not exist.

[対処]

サポートしているタグ一覧を取得する処理で、bannertaglist.conf ファイルが存在しない場合に表示  
します。

次に示すファイルが存在することを確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントのインストールフォルダ>%Base%conf%sec  
%bannertaglist.conf

Solaris 版：/opt/HiCommand/Base/conf/sec/bannertaglist.conf

Linux 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントのインストールディレクトリ>/Base/conf/sec/  
bannertaglist.conf

## KAPM08431-E (Linux の場合)

セキュリティ設定情報の登録に失敗しました。

[対処]

セキュリティ GUI 画面からセキュリティ設定情報登録に失敗した場合に画面に表示します。

次の対処をしてください。

1. 以下のフォルダが存在することを確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントのインストールフォルダ>%Base%\conf\sec

Solaris 版：/opt/HiCommand/Base/conf/sec

Linux 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントのインストールディレクトリ>/Base/conf/sec

2. 以下のフォルダが存在する場合は削除してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントのインストールフォルダ>%Base%\conf\sec  
%resource%\security.conf

Solaris 版：/opt/HiCommand/Base/conf/sec/resource/security.conf

Linux 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントのインストールディレクトリ>/Base/conf/sec/  
resource/security.conf

3. 次に示すファイルのアクセス権限を確認してください。

Windows 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントのインストールフォルダ>%Base%\conf\sec  
%resource%\security.conf

Solaris 版：/opt/HiCommand/Base/conf/sec/resource/security.conf

Linux 版：<HiCommand Suite 共通コンポーネントのインストールディレクトリ>/Base/conf/sec/  
resource/security.conf

4. 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

## KAPM08910-E (Linux の場合)

An exception occurred.

[対処]

例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

## KAPM08911-E (Linux の場合)

A fatal error occurred during processing.

[対処]

処理中に致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM08912-E (Linux の場合)

Null is specified for the argument.(aa...aa)

[対処]

引数に null が指定されています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：パラメーター

### KAPM08913-E (Linux の場合)

A value is invalid.(aa...aa, bb...bb)

[対処]

指定値に誤りがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：キー

bb...bb：値

### KAPM08914-E (Linux の場合)

要求が不正です。

[対処]

要求が不正です。

ログインし直してください。

### KAPM08915-E (Linux の場合)

There is an invalid statement in the configuration file of HBase Storage Mgmt Web Service.

[対処]

HBase Storage Mgmt Web Service の設定ファイルの定義に誤りがあるなど、設定や環境に不正があるおそれがあります。

httpsd.conf ファイルの次の内容を見直したあと、すべての Suite 製品、Single Sign On Server、および Common Web Service を再起動してください。

- ・ IPv4 の非 SSL ポートが指定された Listen の定義を、ほかの Listen の定義より前に現れるようにする。
- ・ Listen に指定された IPv4 の非 SSL ポートを、有効な値にする。



### KAPM08916-I (Linux の場合)

Succeeded in starting of service.

[対処]

サービスの起動要求を受け付けました。

### KAPM08917-I (Linux の場合)

Succeeded in stopping of service.

[対処]

サービスの停止要求を受け付けました。

### KAPM08918-E (Linux の場合)

Failed to start service.

[対処]

サービスの起動に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM08919-E (Linux の場合)

Failed to stop service.

[対処]

サービスの停止に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM08920-E (Linux の場合)

The value of hcnds.home cannot be acquired.

[対処]

"hcnds.home"の値が取得できません

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM08921-E (Linux の場合)

An attempt to acquire a value has failed.

[対処]

値の取得に失敗しました。



原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM08922-E (Linux の場合)

Communication with the HBase Storage Mgmt Web Service failed.

[対処]

HBase Storage Mgmt Web Service との接続確認に失敗しました。

HBase Storage Mgmt Web Service を起動してください。

起動してもすぐに停止してしまう場合、設定ファイルの定義誤りが考えられます。httpsd.conf ファイルの内容を見直してください。

Windows の場合、システムの PATH 環境変数に誤りがあると、HBase Storage Mgmt Web Service が起動しないことがあります。PATH 環境変数を見直し、修正したあと OS を再起動してください。

また、HBase Storage Mgmt Web Service の非 SSL ポートを閉じている場合は、次の設定を見直してください。

- ・ httpsd.conf ファイルの ServerName ディレクティブに IP アドレスではなくホスト名を指定しているか。

- ・ httpsd.conf ファイルの ServerName ディレクティブに指定したホスト名を、IP アドレス解決できるか。

- ・ httpsd.conf ファイルの ServerName ディレクティブに指定したホスト名と SSLCertificateFile ディレクティブに設定した証明書の Common Name が一致しているか。

- ・ Hitachi Command Suite 共通コンポーネントのトラストストア (jssecacerts) に、HBase Storage Mgmt Web Service を信頼するための証明書を正しくインポートしているか。

それでも解決しない場合、原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM08980-E (Linux の場合)

An attempt to acquire RequestDispatcher has failed.

[対処]

RequestDispatcher の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : jsp 名

### KAPM08999-E (Linux の場合)

aa...aa

[対処]

KAPMxxxxx-E の詳細情報です。発生した例外オブジェクトとそのバックトレースを表示します。

直前のメッセージ KAPMxxxxx-E を参照してください。

aa...aa：例外オブジェクト名と発生した原因、または例外オブジェクトのバックトレース

### KAPM09062-E (Linux の場合)

An internal error occurred.

[対処]

内部エラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM09064-E (Linux の場合)

No registered information exists.

[対処]

登録されている情報はありません。

set オプションでユーザー情報を登録したあと、コマンドを再実行してください。

再度同じメッセージが出力される場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM09065-E (Linux の場合)

The file format is invalid.

[対処]

ファイルの形式が誤っています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM09066-E (Linux の場合)

An error occurred during file I/O processing.

[対処]

ファイルの入出力処理でエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM09067-E (Linux の場合)

A server has not been registered.

[対処]

サーバが登録されていません。

set オプションでユーザー情報を登録したあと、コマンドを再実行してください。

再度同じメッセージが出力される場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM09068-E (Linux の場合)

An attempt to read a file has failed.

[対処]

ファイルの読み込みに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM09069-E (Linux の場合)

An attempt to output a file has failed.

[対処]

ファイルの出力に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM09070-E (Linux の場合)

An argument contains a null value.

[対処]

引数に"null"が含まれています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM09090-E (Linux の場合)

hcnds.home is not specified in the Java system properties.

[対処]

Java のシステムプロパティに hcnds.home が設定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM09091-E (Linux の場合)

An error occurred during reading of a library. library path = aa...aa

[対処]

ライブラリーの読み取りでエラーが発生しました。ライブラリーのパス=aa...aa

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ライブラリーのパス

### KAPM09092-E (Linux の場合)

A timeout was generated during lock acquisition.

[対処]

ロックの取得でタイムアウトが発生しました。

再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM09093-E (Linux の場合)

The acquisition of the lock has failed. error code = aa...aa

[対処]

ロックの取得に失敗しました。エラーコード=aa...aa

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：エラーコード

### KAPM09094-E (Linux の場合)

The release of the lock has failed. error code = aa...aa

[対処]

ロックの解除に失敗しました。エラーコード=aa...aa

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：エラーコード

### KAPM09100-I (Linux の場合)

Enter a value for the option. (option name = aa...aa)

[対処]

コマンドのオプションの値が指定されていません。

aa...aa：オプション名

### KAPM09101-I (Linux の場合)

For confirmation, re-enter the value of the aa...aa option.

[対処]

確認のため、指定したオプションの値を再入力する必要があります。

aa...aa：オプション名

### KAPM09102-E (Linux の場合)

hcnds.home is not set in the Java system properties.

[対処]

Java のシステムプロパティに hcnds.home が設定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM09103-E (Linux の場合)

An error occurred during the reading of the library. (library path = aa...aa)

[対処]

ライブラリの読み取りでエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ライブラリのパス

### KAPM09104-E (Linux の場合)

The value entered the first time does not match the value entered the second time.

[対処]

1 回目に入力した値と 2 回目に入力した値が異なります。

値を正しく入力してください。

### KAPM10009-E (Linux の場合)

The specified authorization group already exists. (distinguished name = aa...aa)

[対処]

指定した外部認証グループはすでに登録されています。

外部認証グループの名称を見直してください。

aa...aa：識別名

### KAPM10011-E (Linux の場合)

Communication with the external authentication server has failed. (domain name = aa...aa)

[対処]

外部認証サーバとの通信に失敗しました。

検索用ユーザーの設定, exauth.properties の設定および外部認証サーバの稼動状況を確認してください。

aa...aa : ドメイン名

### KAPM10012-E (Linux の場合)

The information search user is not registered. (domain name = aa...aa)

[対処]

情報検索用ユーザーの認証に失敗しました。

情報検索用ユーザーを登録してください。

aa...aa : ドメイン名

### KAPM10013-E (Linux の場合)

An attempt to search for the specified distinguished name has failed. (distinguished name = aa...aa)

[対処]

指定された DistinguishedName の検索に失敗しました。

外部認証サーバの稼動状況を確認してください。

aa...aa : 識別名

### KAPM10014-E (Linux の場合)

DNS communication with the external authentication server has failed. (domain name = aa...aa)

[対処]

DNS との通信に失敗しました。

外部認可サーバの設定および外部認可サーバの IP アドレスを見直してください。

aa...aa : ドメイン名

### KAPM10015-E (Linux の場合)

The SRV record in the LDAP server is not registered. (distinguished name = aa...aa, domain name = bb...bb)

[対処]

DNS に LDAP サーバの SRV レコードが登録されていません。

DNS 上で LDAP サーバの SRV レコードの設定を見直してください。

aa...aa : 識別名

bb...bb : ドメイン名

### KAPM10016-E (Linux の場合)

A DNS error has occurred. (distinguished name = aa...aa, domain name = bb...bb)

[対処]

DNS 上でエラーが発生しました。

DNS の設定を見直してください。

aa...aa：識別名

bb...bb：ドメイン名

### KAPM10017-W (Linux の場合)

The length of the specified distinguished name is invalid. (line number = aa...aa, distinguished name = bb...bb)

[対処]

入力された DistinguishedName の長さが不正です。

入力した Distinguished Name の長さを見直してください。

aa...aa：行番号

bb...bb：識別名

### KAPM10022-E (Linux の場合)

The SRV record of the Kerberos server is not registered in DNS. (distinguished name = aa...aa, domain name = bb...bb)

[対処]

DNS に Kerberos サーバの SRV レコードが登録されていません。

DNS 上で Kerberos サーバの SRV レコードの設定を見直してください。

aa...aa：識別名

bb...bb：ドメイン名

### KAPM10029-E (Linux の場合)

The specified Distinguished Name cannot be found. (Distinguished Name = aa...aa)

[対処]

指定された Distinguished Name が見つかりません。

指定したグループの Distinguished Name を見直してください。また、グループの Distinguished Name を正しく指定している場合は、情報検索用ユーザーの権限に対して下記の内容を確認してください。

- ・ 検索対象の属性への検索権限があるか。
- ・ グループの Distinguished Name に対して参照権限があるか。

aa...aa：識別名

### KAPM10030-W (Linux の場合)

The specified Distinguished Name already exists. (Distinguished Name = aa...aa)

[対処]

指定された Distinguished Name は、すでに登録されています。

指定した Distinguished Name を見直してください。

aa...aa：識別名

### KAPM10031-E (Linux の場合)

The specified Distinguished Name already exists in another domain. (Distinguished Name = aa...aa)

[対処]

指定された Distinguished Name は、すでに他のドメインに登録されています。

指定した Distinguished Name を見直してください。

aa...aa：識別名

### KAPM10032-E (Linux の場合)

The operation cannot proceed because the external authentication group linkage function is disabled.

[対処]

外部認証グループ連携機能が無効なため、この操作は続行できません。

外部認証グループ連携機能を有効にしてください。

### KAPM10033-E (Linux の場合)

No groups that the user belongs to are registered. (user name = aa...aa)

[対処]

ユーザーが所属するグループが登録されていません。

ユーザーが所属する外部認証サーバのグループを登録し、そのグループに適切な権限を付与してください。

aa...aa：ユーザー名

### KAPM10034-E (Linux の場合)

No groups that the user belongs to exist. (user name = aa...aa)

[対処]

ユーザーが所属するグループが存在しません。

外部認証サーバの適切なグループにユーザーを所属させてください。



aa...aa : ユーザー名

### KAPM10035-E (Linux の場合)

The format of the specified Distinguished Name is invalid.(Distinguished Name = aa...aa)

[対処]

指定された Distinguished Name の形式が不正です。

指定された Distinguished Name の形式を見直してください。

aa...aa : 識別名

### KAPM10036-E (Linux の場合)

No information regarding the specified group was found.

[対処]

指定されたグループの情報がありません。

ツリーの表示をリフレッシュし、指定されたグループの情報があるか確認してください。

### KAPM10037-I (Linux の場合)

Nest group information for the group. (group name = aa...aa)

[対処]

グループのネストグループ情報です。

aa...aa : グループ名

### KAPM10038-I (Linux の場合)

Nest group: aa...aa

[対処]

ネストグループ情報です。

aa...aa : ネストグループ名

### KAPM10039-W (Linux の場合)

The group was not found. (group name = aa...aa)

[対処]

グループが見つかりませんでした。

aa...aa : グループ名

### KAPM10040-E (Linux の場合)

The thread was interrupted.

[対処]

スレッドに割り込みが発生しました。

再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM10041-E (Linux の場合)

The installed version of JP1/Base is not supported.

[対処]

インストールされている JP1/Base のバージョンはサポートされていません。

10-00 以降の JP1/Base をインストールしてください。

### KAPM10042-E (Linux の場合)

JP1/Base initialization failed.

[対処]

JP1/Base の初期化に失敗しました。

プライマリーサーバにインストールされた JP1/Base が、正しく稼働していることを確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM10043-E (Linux の場合)

An attempt to connect to JP1/Base failed.

[対処]

JP1/Base との通信に失敗しました。

プライマリーサーバにインストールされた JP1/Base が、正しく稼働していることを確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM10044-E (Linux の場合)

Authentication of the JP1 token failed. (JP1 token = aa...aa)

[対処]

JP1 トークンの認証に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa : JP1 トークン

### KAPM10045-E (Linux の場合)

An error occurred while linking to JP1/Base. (internal code = aa...aa)

[対処]

JP1/Base との連携でエラーが発生しました。

再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：内部コード

### KAPM10046-E (Linux の場合)

An error occurred because the value is invalid. (value = aa...aa)

[対処]

値が不正のため、エラーが発生しました。

再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：値

### KAPM10047-E (Linux の場合)

An error occurred because the virtual host does not exist. (virtual host = aa...aa)

[対処]

バーチャルホストが存在しないため、エラーが発生しました。

プライマリーサーバにインストールされた JP1/Base が、正しく稼働していることを確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：バーチャルホスト

### KAPM10048-E (Linux の場合)

An error occurred because the virtual host definition is invalid. (virtual host = aa...aa)

[対処]

バーチャルホストの定義が不正のため、エラーが発生しました。

プライマリーサーバにインストールされた JP1/Base が、正しく稼働していることを確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：バーチャルホスト

### KAPM10049-W (Linux の場合)

The value is invalid. (value = aa...aa)

[対処]

値が不正です。

aa...aa：値

### KAPM10050-E (Linux の場合)

Acquisition of the JP1/Base version failed.

[対処]

JP1/Base のバージョンの取得に失敗しました。

プライマリーサーバにインストールされた JP1/Base が、正しく稼働していることを確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM10051-W (Linux の場合)

Valid suite product permissions were not allocated to the JP1 resource group. (JP1 resource group = aa...aa)

[対処]

JP1 資源グループに有効な Suite 製品の権限がありませんでした。

aa...aa：JP1 資源グループ

### KAPM10052-E (Linux の場合)

Acquisition of the table failed. (table = aa...aa)

[対処]

テーブルの取得に失敗しました。

DBMS, HBase Storage Mgmt Web Service, および HBase Storage Mgmt Common Service が起動していることを確認してください。起動している場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：テーブル

### KAPM10053-E (Linux の場合)

No authentication server is set up.

[対処]

認証サーバが設定されていません。

プライマリーサーバにインストールされた JP1/Base が、正しく稼働していることを確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM10054-E (Linux の場合)

Permissions are not assigned to the user. (user name = aa...aa)

[対処]

ユーザーに権限が付与されていません。

JP1/Base でユーザーに Suite 製品の権限を付与してください。

aa...aa：ユーザー名

### KAPM10055-E (Linux の場合)

Suite product permissions are not assigned to the user. (user name = aa...aa)

[対処]

ユーザーに Suite 製品の権限が付与されていません。

JP1/Base でユーザーに Suite 製品の権限を付与してください。

aa...aa：ユーザー名

### KAPM10056-E (Linux の場合)

A buffer error occurred.

[対処]

バッファエラーが発生しました。

再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM10057-W (Linux の場合)

The format of the value is invalid. (value = aa...aa)

[対処]

値の形式が不正です。

aa...aa：値

### KAPM10058-W (Linux の場合)

The permissions do not correspond to the suite product permissions. (permissions = aa...aa)

[対処]

Suite 製品の権限に対応していません。

aa...aa：権限

### KAPM10059-W (Linux の場合)

The permissions could not be converted to suite product permissions. (permissions = aa...aa)

[対処]

Suite 製品の権限に変換できませんでした。

aa...aa：権限

### KAPM10060-E (Linux の場合)

Loading of the library failed. (library = aa...aa)

[対処]

ライブラリーのロードに失敗しました。

プライマリーサーバと同一ホスト上に 10-00 以降の JP1/Base がインストールされていることを確認してください。

aa...aa：ライブラリー

### KAPM10061-E (Linux の場合)

hcnds.home is not set in the Java system properties.

[対処]

Java のシステムプロパティに hcnds.home が設定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM10062-E (Linux の場合)

Acquisition of user permission information from JP1/Base failed.

[対処]

JP1/Base からユーザーの権限情報の取得に失敗しました。

次の対処をしてください。

- ・JP1/Base でユーザーに権限が付与されていることを確認してください。
- ・プライマリーサーバにインストールされた JP1/Base が、正しく稼働していることを確認してください。

問題が解決しない場合は保守情報を取得し、問い合わせ窓口にご連絡してください。

### KAPM10063-E (Linux の場合)

Preprocessing failed.

[対処]

前処理が失敗しました。

次の対処をしてください。

- ・プライマリーサーバと同一ホスト上に 10-00 以降の JP1/Base がインストールされていることを確認してください。

・Java のシステムプロパティに hcmds.home が設定されていることを確認してください。

### KAPM10064-E (Linux の場合)

JP1/Base initialization failed.

[対処]

JP1/Base の初期化で失敗しました。

プライマリーサーバにインストールされた JP1/Base が、正しく稼働していることを確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM10065-E (Linux の場合)

Authentication of the JP1 token failed. (JP1 token = aa...aa)

[対処]

JP1 トークンの認証に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa : JP1 トークン

### KAPM10066-I (Linux の場合)

The external authentication server successfully authenticated the information. (user name = aa...aa, protocol = bb...bb)

[対処]

外部認証サーバとの認証に成功しました。

aa...aa : ユーザー名

bb...bb : プロトコル

### KAPM10067-I (Linux の場合)

User permission information was successfully acquired from JP1/Base. (user name = aa...aa)

[対処]

JP1/Base からユーザーの権限情報の取得に成功しました。

aa...aa : ユーザー名

### KAPM10100-E (Linux の場合)

Authentication was canceled because a search user has not been registered. (domain name = aa...aa, host = bb...bb, port = cc...cc, protocol = dd...dd)

[対処]

検索用ユーザーが登録されていないため、認証を停止しました。

検索用ユーザーが登録されているか確認してください。

aa...aa：ドメイン名

bb...bb：ホスト

cc...cc：ポート

dd...dd：プロトコル

### KAPM10101-E (Linux の場合)

Authentication was canceled because a setting in the configuration file for the external authentication server (exauth.properties) is invalid.

[対処]

外部認証サーバ連携用の exauth.properties ファイルの設定内容が不正なため、認証を停止しました。外部認証サーバ連携用の exauth.properties ファイルの設定内容を見直してください。

### KAPM10102-I (Linux の場合)

The group information was acquired from the LDAP server. (domain name = aa...aa, host = bb...bb, port = cc...cc, protocol = dd...dd, basedn = ee...ee)

[対処]

LDAP サーバからグループ情報の取得に成功しました。

aa...aa：ドメイン名

bb...bb：ホスト

cc...cc：ポート

dd...dd：プロトコル

ee...ee：ベース識別名

### KAPM10103-E (Linux の場合)

Acquisition of group information failed. (userId = aa...aa, domain name = bb...bb, host = cc...cc, port = dd...dd, protocol = ee...ee, basedn = ff...ff)

[対処]

グループ情報の取得に失敗しました。

外部認証サーバ連携用の exauth.properties ファイルの設定内容を見直してください。

aa...aa：ユーザー名

bb...bb：ドメイン名

cc...cc：ホスト

dd...dd：ポート

ee...ee：プロトコル



ff...ff：ベース識別名

### KAPM10104-E (Linux の場合)

Confirmation of the existence of a group failed because a setting in the configuration file for the external authentication server (exauth.properties) is invalid or a search user setting is invalid.

[対処]

外部認証サーバ連携用の exauth.properties ファイルまたは検索用ユーザーの設定内容が不正なため、グループの有無の確認に失敗しました。

外部認証サーバ連携用の exauth.properties ファイルおよび検索用ユーザーの設定内容を見直してください。

### KAPM10105-E (Linux の場合)

A search user has not been registered. (domain name = aa...aa)

[対処]

検索用ユーザーが登録されていません。

検索用ユーザーが登録されているか確認してください。

aa...aa：ドメイン名

### KAPM10106-I (Linux の場合)

The existence of a group was successfully confirmed. (groupDN = aa...aa, domain name = bb...bb, host = cc...cc, port = dd...dd, protocol = ee...ee)

[対処]

グループの有無の確認に成功しました。

aa...aa：グループ識別名

bb...bb：ドメイン名

cc...cc：ホスト

dd...dd：ポート

ee...ee：プロトコル

### KAPM10112-I (Linux の場合)

Authentication by a search user was successful. (host=aa...aa, port=bb...bb,protocol=cc...cc)

[対処]

検索用ユーザーによる認証に成功しました。

aa...aa：ホスト

bb...bb：ポート

cc...cc：プロトコル

### KAPM10114-E (Linux の場合)

Authentication stopped because a setting in the configuration file for the external authentication server (exauth.properties) or a search user setting is invalid.

[対処]

exauth.properties ファイルまたは検索用ユーザーの設定が不正なため、認証を中断します。

exauth.properties ファイルまたは検索用ユーザーの設定を見直してください。

### KAPM10115-E (Linux の場合)

The Kerberos realm, KDC, or a search user definition is invalid. (realm name = aa...aa)

[対処]

Kerberos レalm, KDC または検索用ユーザーの定義が不正です。

exauth.properties ファイルのレalm, KDC の定義または検索用ユーザーの定義を見直してください。

aa...aa：レalm名

### KAPM10116-I (Linux の場合)

Communication with the directory server was successfully established. (host = aa...aa, port = bb...bb, protocol = cc...cc)

[対処]

ディレクトリサーバとの通信に成功したことを示す監査ログです。

aa...aa：ホスト名

bb...bb：ポート番号

cc...cc：プロトコル

### KAPM10117-E (Linux の場合)

Communication with the directory server failed to be established. (host = aa...aa, port = bb...bb, protocol = cc...cc)

[対処]

ディレクトリサーバとの通信に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa：ホスト名

bb...bb：ポート番号

cc...cc：プロトコル

### KAPM10118-I (Linux の場合)

Communication with the RADIUS server was successfully established. (host = aa...aa, port = bb...bb, protocol = cc...cc)

[対処]

RADIUS サーバとの通信に成功したことを示す監査ログです。

aa...aa：ホスト名

bb...bb：ポート番号

cc...cc：プロトコル

### KAPM10119-E (Linux の場合)

Communication with the RADIUS server failed to be established. (host = aa...aa, port = bb...bb, protocol = cc...cc)

[対処]

RADIUS サーバとの通信に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa：ホスト名

bb...bb：ポート番号

cc...cc：プロトコル

### KAPM10120-I (Linux の場合)

Communication with the Kerberos server was successfully established. (KDC = aa...aa)

[対処]

Kerberos サーバとの通信に成功したことを示す監査ログです。

aa...aa：KDC

### KAPM10121-E (Linux の場合)

Communication with the Kerberos server failed to be established. (KDC = aa...aa)

[対処]

Kerberos サーバとの通信に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa：KDC

### KAPM10122-I (Linux の場合)

Communication with the DNS server was successfully established.

[対処]

DNS サーバとの通信に成功したことを示す監査ログです。

### KAPM10123-E (Linux の場合)

Communication with the DNS server failed to be established.

[対処]

DNS サーバとの通信に失敗したことを示す監査ログです。

### KAPM10124-I (Linux の場合)

A TLS session with a directory server was successfully negotiated. (host = aa...aa, port = bb...bb, protocol = cc...cc)

[対処]

ディレクトリサーバとの TLS セッションのネゴシエーションに成功したことを示す監査ログです。

aa...aa：ホスト名

bb...bb：ポート番号

cc...cc：プロトコル

### KAPM10125-E (Linux の場合)

A TLS session with a directory server failed to be negotiated. (host = aa...aa, port = bb...bb, protocol = cc...cc)

[対処]

ディレクトリサーバとの TLS セッションのネゴシエーションに失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa：ホスト名

bb...bb：ポート番号

cc...cc：プロトコル

### KAPM10126-I (Linux の場合)

An information-search user was successfully authenticated by the directory server. (distinguished name = aa...aa, host = bb...bb, port = cc...cc, protocol = dd...dd)

[対処]

ディレクトリサーバで情報検索用ユーザーの認証に成功したことを示す監査ログです。

aa...aa：識別名

bb...bb：ホスト名

cc...cc：ポート番号

dd...dd：プロトコル

### KAPM10127-W (Linux の場合)

An information-search user failed to be authenticated by the directory server. (distinguished name = aa...aa, host = bb...bb, port = cc...cc, protocol = dd...dd)

[対処]

ディレクトリサーバで情報検索用ユーザーの認証に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa：識別名

bb...bb：ホスト名

cc...cc：ポート番号

dd...dd：プロトコル

### KAPM10128-I (Linux の場合)

A user was successfully authenticated by the directory server. (user ID = aa...aa, host = bb...bb, port = cc...cc, protocol = dd...dd)

[対処]

ディレクトリサーバでユーザーの認証に成功したことを示す監査ログです。

aa...aa：ユーザー ID

bb...bb：ホスト名

cc...cc：ポート番号

dd...dd：プロトコル

### KAPM10129-W (Linux の場合)

No users are registered on the directory server. (user ID = aa...aa, host = bb...bb, port = cc...cc, protocol = dd...dd)

[対処]

ディレクトリサーバにユーザーが登録されていないことを示す監査ログです。

aa...aa：ユーザー ID

bb...bb：ホスト名

cc...cc：ポート番号

dd...dd：プロトコル

### KAPM10130-W (Linux の場合)

A user failed to be authenticated by the directory server. (user ID = aa...aa, host = bb...bb, port = cc...cc, protocol = dd...dd)

[対処]

ディレクトリサーバでユーザーの認証に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa：ユーザー ID

bb...bb：ホスト名

cc...cc：ポート番号

dd...dd：プロトコル

### KAPM10131-I (Linux の場合)

A user was successfully authenticated by the RADIUS server. (user ID = aa...aa, host = bb...bb, port = cc...cc, protocol = dd...dd)

[対処]

RADIUS サーバでユーザーの認証に成功したことを示す監査ログです。

aa...aa : ユーザー ID

bb...bb : ホスト名

cc...cc : ポート番号

dd...dd : プロトコル

### KAPM10132-W (Linux の場合)

A user failed to be authenticated by the RADIUS server. (user ID = aa...aa, host = bb...bb, port = cc...cc, protocol = dd...dd)

[対処]

RADIUS サーバでユーザーの認証に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa : ユーザー ID

bb...bb : ホスト名

cc...cc : ポート番号

dd...dd : プロトコル

### KAPM10133-I (Linux の場合)

A user was successfully authenticated by the Kerberos server. (Kerberos principal = aa...aa, KDC = bb...bb)

[対処]

Kerberos サーバでユーザーの認証に成功したことを示す監査ログです。

aa...aa : Kerberos プリンシパル名

bb...bb : KDC のリスト

### KAPM10134-W (Linux の場合)

A user failed to be authenticated by the Kerberos server. (Kerberos principal = aa...aa, KDC = bb...bb)

[対処]

Kerberos サーバでユーザーの認証に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa : Kerberos プリンシパル名

bb...bb : KDC のリスト

### KAPM10135-I (Linux の場合)

User information was successfully acquired from the directory server. (user ID = aa...aa, domain name = bb...bb, host = cc...cc, port = dd...dd, protocol = ee...ee, base DN = ff...ff)

[対処]

ディレクトリサーバからユーザーの情報取得に成功したことを示す監査ログです。

aa...aa : ユーザー ID

bb...bb : ドメイン名

cc...cc : ホスト名

dd...dd : ポート番号

ee...ee : プロトコル

ff...ff : ベース識別名

### KAPM10136-E (Linux の場合)

Acquisition of user information from the directory server failed. (user ID = aa...aa, domain name = bb...bb, host = cc...cc, port = dd...dd, protocol = ee...ee, base DN = ff...ff)

[対処]

ディレクトリサーバからユーザーの情報取得に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa : ユーザー ID

bb...bb : ドメイン名

cc...cc : ホスト名

dd...dd : ポート番号

ee...ee : プロトコル

ff...ff : ベース識別名

### KAPM10137-I (Linux の場合)

An SRV record was successfully acquired from the DNS server. (record key = aa...aa)

[対処]

DNS サーバから SRV レコードの取得に成功したことを示す監査ログです。

aa...aa : SRV レコードのキー

### KAPM10138-E (Linux の場合)

An SRV record failed to be acquired from the DNS server. (record key = aa...aa)

[対処]

DNS サーバから SRV レコードの取得に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa : SRV レコードのキー

### KAPM10139-I (Linux の場合)

JP1/Base was successfully connected to.

[対処]

JP1/Base との通信に成功したことを示す監査ログです。

### KAPM10140-E (Linux の場合)

An attempt to connect to JP1/Base failed.

[対処]

JP1/Base との通信に失敗したことを示す監査ログです。

### KAPM10141-I (Linux の場合)

User authentication in JP1/Base was successful. (aa...aa = bb...bb)

[対処]

JP1/Base でユーザーの認証に成功したことを示す監査ログです。

aa...aa : キー

bb...bb : 値

### KAPM10142-W (Linux の場合)

JP1/Base user authentication failed. (aa...aa = bb...bb)

[対処]

JP1/Base でユーザーの認証に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa : キー

bb...bb : 値

### KAPM10143-I (Linux の場合)

JP1/Base was successfully logged out from. (JP1 token = aa...aa)

[対処]

JP1/Base でログアウトが成功したことを示す監査ログです。

aa...aa : JP1 トークン

### KAPM10144-I (Linux の場合)

User permission information was successfully acquired from JP1/Base. (user name = aa...aa)

[対処]

JP1/Base からユーザーの権限情報の取得に成功したことを示す監査ログです。

aa...aa : ユーザー名



### KAPM10145-E (Linux の場合)

Acquisition of user permission information from JP1/Base failed. (user name = aa...aa)

[対処]

JP1/Base からユーザーの権限情報の取得に失敗したことを示す監査ログです。

aa...aa : ユーザー名

### KAPM10146-I (Linux の場合)

JP1/Base was successfully initialized.

[対処]

JP1/Base の初期化に成功したことを示す監査ログです。

### KAPM10147-E (Linux の場合)

JP1/Base initialization failed.

[対処]

JP1/Base の初期化に失敗したことを示す監査ログです。

### KAPM10148-I (Linux の場合)

The JP1/Base version was successfully acquired.

[対処]

JP1/Base のバージョンの取得に成功したことを示す監査ログです。

### KAPM10149-E (Linux の場合)

Acquisition of the JP1/Base version failed.

[対処]

JP1/Base のバージョンの取得に失敗したことを示す監査ログです。

### KAPM11003-E (Linux の場合)

The function is not supported. (function = aa...aa)

[対処]

機能がサポートされていません。

プライマリーサーバの Hitachi Command Suite 共通コンポーネントで機能がサポートされているか確認してください。

aa...aa : 機能名

### KAPM11051-E (Linux の場合)

The request was invalid.

[対処]

リクエストが不正です。

Common API が実行できる環境かどうか確認してください。

### KAPM11052-E (Linux の場合)

Login processing failed.

[対処]

ログイン処理に失敗しました。

ログインするユーザーの ID、パスワード、権限を確認してください。サービスの起動状態を確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM11101-E (Linux の場合)

The specified user does not exist. (instance ID = aa...aa)

[対処]

指定したユーザーは存在しません。

指定したユーザーが存在することを確認してください。

aa...aa：インスタンス ID

### KAPM11102-E (Linux の場合)

The built-in user account cannot be deleted.

[対処]

ビルトインアカウントは削除できません。

ユーザーの指定を見直してください。

### KAPM11103-E (Linux の場合)

A required parameter is not specified. (operation = aa...aa, parameter name = bb...bb)

[対処]

必須パラメーターを指定していません。

パラメーターの指定を見直してください。

aa...aa：オペレーション

bb...bb：パラメーター名

### KAPM11105-E (Linux の場合)

The instance ID specified for a parameter differs from the instance ID specified for the URL. (operation = aa...aa, instance ID specified for the parameter = bb...bb, instance ID specified for the URL = cc...cc)

[対処]

パラメーターに指定しているインスタンス ID が、URL に指定しているインスタンス ID と異なります。パラメーターの指定または URL の指定を見直してください。

aa...aa：オペレーション

bb...bb：パラメーターに指定しているインスタンス ID

cc...cc：URL に指定しているインスタンス ID

### KAPM11106-E (Linux の場合)

An inappropriate parameter is specified. (operation = aa...aa, parameter name = bb...bb)

[対処]

不適切なパラメーターを指定しています。

パラメーターの指定を見直してください。

aa...aa：オペレーション

bb...bb：パラメーター名

### KAPM11107-E (Linux の場合)

The request data is invalid.

[対処]

リクエストデータが不正です。

リクエストデータを見直してください。

### KAPM11108-E (Linux の場合)

The specified user already exists. (login ID = aa...aa)

[対処]

指定したユーザーはすでに存在しています。

パラメーターに指定したユーザーの情報を見直してください。

aa...aa：ログイン ID

### KAPM11109-E (Linux の場合)

The password for a user authenticated by an external authentication server cannot be changed. (instance ID = aa...aa)

[対処]

外部認証サーバで認証するユーザーのためパスワードは変更できません。  
パラメーターに指定したユーザーの情報を見直してください。  
aa...aa：インスタンス ID

### KAPM11110-E (Linux の場合)

The password is not set up.  
[対処]  
パスワードが設定されていません。  
パラメーターにパスワードを指定してください。

### KAPM11112-E (Linux の場合)

The password cannot be changed for a user mapped to an external authentication group.  
(login ID = aa...aa)  
[対処]  
外部認証グループ連携ユーザーのためパスワードは変更できません。  
ユーザーの認証方法を確認してください。  
aa...aa：ログイン ID

### KAPM11113-E (Linux の場合)

The password for a user authenticated by an external authentication server cannot be changed. (login ID = aa...aa)  
[対処]  
外部認証サーバで認証したユーザーのためパスワードは変更できません。  
ユーザーの認証方法を確認してください。  
aa...aa：ログイン ID

### KAPM11114-E (Linux の場合)

There is a logout request for a user who is not logged in.  
[対処]  
ログインしていないユーザーのログアウト要求です。  
ログアウト要求を見直してください。

### KAPM11115-E (Linux の場合)

The session information contains no token information. (token = aa...aa)  
[対処]  
セッション情報にトークン情報がありません。

ログアウト要求を見直してください。

aa...aa : Token

### KAPM11116-E (Linux の場合)

Authentication for this session is not basic authentication.

[対処]

Basic 認証ではありません。

要求は Basic 認証にしてください。

### KAPM11117-E (Linux の場合)

The password conflicts with the input rules.

[対処]

パスワードが入力規定に違反しています。

パスワードの指定を見直してください。

### KAPM11120-E (Linux の場合)

The specified parameter is too long. (operation = aa...aa, parameter name = bb...bb)

[対処]

指定したパラメーターが長過ぎます。

パラメーターの指定を見直してください。

aa...aa : オペレーション

bb...bb : パラメーター名

### KAPM11121-E (Linux の場合)

The specified parameter value is invalid. (operation = aa...aa, parameter name = bb...bb)

[対処]

指定したパラメーターの値が不正です。

パラメーターの指定を見直してください。

aa...aa : オペレーション

bb...bb : パラメーター名

### KAPM11122-E (Linux の場合)

The user information to be registered already exists. (login ID = aa...aa)

[対処]

登録するユーザーの情報が重複しています。

パラメーターに指定したユーザーの情報を見直してください。

aa...aa：ログイン ID

### KAPM11201-E (Linux の場合)

The built-in user group cannot be deleted. (instance ID = aa...aa)

[対処]

ビルトインユーザーグループは削除できません。

ユーザーグループの指定を見直してください。

aa...aa：インスタンス ID

### KAPM11202-E (Linux の場合)

The specified user group does not exist. (instance ID = aa...aa)

[対処]

指定したユーザーグループがありません。

ユーザーグループの指定を見直してください。

aa...aa：インスタンス ID

### KAPM11203-E (Linux の場合)

An external authorization group cannot be deleted. (instance ID = aa...aa)

[対処]

外部認可グループは削除できません。

ユーザーグループの指定を見直してください。

aa...aa：インスタンス ID

### KAPM11204-E (Linux の場合)

The specified value differs from the registered setting value. (operation = aa...aa, parameter name = bb...bb, specified value = cc...cc, registered setting value = dd...dd)

[対処]

指定した値が登録されている設定値と異なります。

パラメーターの指定を見直してください。

aa...aa：オペレーション

bb...bb：パラメーター名

cc...cc：指定した値

dd...dd：登録されている設定値

### KAPM11205-E (Linux の場合)

The specified user group name already exists. (user group name = aa...aa)

[対処]

指定したユーザーグループ名はすでにあります。

パラメーターに指定したユーザーグループの情報を見直してください。

aa...aa：ユーザーグループ名

### KAPM11206-E (Linux の場合)

The operation cannot be performed for an external authorization group. (operation = aa...aa, instance ID = bb...bb)

[対処]

外部認可グループは操作できません。

リクエストの外部認可グループの指定を見直してください。

aa...aa：オペレーション

bb...bb：インスタンス ID

### KAPM11207-E (Linux の場合)

The name of the built-in user group cannot be changed. (instance ID = aa...aa)

[対処]

ビルトインユーザーグループは名称の変更はできません。

リクエストのユーザーグループの指定を見直してください。

aa...aa：インスタンス ID

### KAPM11208-E (Linux の場合)

The external authorization group cannot be updated. (instance ID = aa...aa)

[対処]

外部認可グループは更新できません。

リクエストの外部認可グループの指定を見直してください。

aa...aa：インスタンス ID

### KAPM11209-E (Linux の場合)

The specified external authorization group already exists. (Distinguished Name = aa...aa)

[対処]

指定した外部認可グループはすでにあります。

パラメーターに指定した外部認可グループの情報を見直してください。

aa...aa：識別名

### KAPM11210-E (Linux の場合)

The user group information to be registered already exists. (user group name = aa...aa)

[対処]

登録するユーザーグループの情報が重複しています。

パラメーターに指定したユーザーグループの情報を見直してください。

aa...aa：ユーザーグループ名

### KAPM11211-E (Linux の場合)

The external authorization group to be registered already exists. (Distinguished Name = aa...aa)

[対処]

登録する外部認可グループの情報が重複しています。

パラメーターに指定した外部認可グループの情報を見直してください。

aa...aa：識別名

### KAPM11212-W (Linux の場合)

The format of the specified Distinguished Name is invalid. (Distinguished Name = aa...aa)

[対処]

指定した Distinguished Name の形式が不正です。

aa...aa：識別名

### KAPM11301-E (Linux の場合)

The specified role does not exist. (instance ID = aa...aa)

[対処]

指定したロールがありません。

指定したロールがあることを確認してください。

aa...aa：インスタンス ID

### KAPM11351-E (Linux の場合)

The specified resource group does not exist. (instance ID = aa...aa)

[対処]

指定したリソースグループがありません。

指定したリソースグループがあることを確認してください。



aa...aa : インスタンス ID

### KAPM11999-E (Linux の場合)

An unexpected exception occurred.

[対処]

予期しない例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM14000-E (Linux の場合)

An exception occurred.

[対処]

例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM14003-I (Linux の場合)

Command execution started.

[対処]

コマンドの実行を開始しました。

### KAPM14004-I (Linux の場合)

The command was executed successfully.

[対処]

コマンドの実行に成功しました。

### KAPM14005-E (Linux の場合)

Command execution failed.

[対処]

コマンドの実行に失敗しました。

直前のメッセージ KAPMxxxxx-E を参照してください。

### KAPM14006-E (Linux の場合)

An option is invalid.

[対処]

オプションが誤っています。

オプションの指定を見直してください。

### KAPM14007-E (Linux の場合)

The command cannot be executed because the database is down.

[対処]

データベースが停止しているため、コマンドを実行できません。

次のことを確認したあと、コマンドを再度実行してください。

- ・DBMS が起動していること。
- ・DBMS がセットアップされていること。

### KAPM14008-E (Linux の場合)

Command execution failed. (command name = aa...aa)

[対処]

コマンドの実行に失敗しました。

再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：コマンド名

### KAPM14009-E (Linux の場合)

An attempt to read a file failed. (file name = aa...aa)

[対処]

ファイルの読み込みに失敗しました。

再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM14010-E (Linux の場合)

Table information could not be acquired. (table name = aa...aa)

[対処]

テーブルの情報が取得できませんでした。

再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：テーブル名

### KAPM14011-W (Linux の場合)

A key is invalid. (key name = aa...aa)

[対処]

キーが不正です。

aa...aa：キー名

### KAPM14012-I (Linux の場合)

Association information will be deleted because the chain was broken. (hcmtsID = aa...aa, association = bb...bb)

[対処]

チェーン切れのため、アソシエーション情報を削除します。

aa...aa：製品 ID

bb...bb：アソシエーション

### KAPM14013-I (Linux の場合)

Incorrect product information will be removed. (product name = aa...aa)

[対処]

不正な製品の情報を削除します。

aa...aa：製品名

### KAPM14014-E (Linux の場合)

The value of hcmts.home could not be acquired.

[対処]

hcmts.home の値を取得できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM14015-E (Linux の場合)

An attempt to delete the product information has failed. (product name = aa...aa)

[対処]

製品情報の削除に失敗しました。

再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：製品名

### KAPM14016-E (Linux の場合)

An attempt to delete the association information has failed. (association = aa...aa)

[対処]

アソシエーション情報の削除に失敗しました。

再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：アソシエーション

### KAPM14017-E (Linux の場合)

The DBMS is blocked.

[対処]

DBMS が閉塞しています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM14018-E (Linux の場合)

An attempt to get association information failed.

[対処]

アソシエーション情報の取得に失敗しました。

再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM14019-E (Linux の場合)

An attempt to get the class name failed.

[対処]

クラス名の取得に失敗しました。

再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM14020-W (Linux の場合)

Processing is being re-executed.

[対処]

処理を再実行しています。

### KAPM14021-E (Linux の場合)

An authentication error occurred.

[対処]

認証障害が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM14022-E (Linux の場合)

An error occurred during DBMS access processing.

[対処]

DBMS へのアクセス中に障害が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM14030-I (Linux の場合)

The hcndsServiceCtrl command started.

[対処]

hcndsServiceCtrl コマンドを開始しました。

### KAPM14031-I (Linux の場合)

The hcndsServiceCtrl command finished successfully.

[対処]

hcndsServiceCtrl コマンドが成功しました。

### KAPM14032-E (Linux の場合)

The hcndsServiceCtrl command failed.

[対処]

hcndsServiceCtrl コマンドが失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM14033-E (Linux の場合)

A memory allocation error occurred.

[対処]

メモリー確保エラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM14034-E (Linux の場合)

Acquisition of the HBase64 installation path failed.

[対処]

HBase64 のインストールパスの取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM14035-W (Linux の場合)

Log initialization failed.

[対処]

ログの初期化に失敗しました。

### KAPM14036-E (Linux の場合)

An option is invalid.

[対処]

オプションが不正です。

オプションの指定を見直して再実行してください。

### KAPM14039-E (Linux の場合)

An error occurred in an internal function. (calling function = aa...aa, executed function = bb...bb, note = cc...cc, error code = dd...dd)

[対処]

内部関数でエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：呼び出し関数名

bb...bb：実行関数名

cc...cc：備考

dd...dd：エラーコード

### KAPM14040-E (Linux の場合)

The service is running. (service name = aa...aa)

[対処]

サービスが起動しています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：サービス名

#### KAPM14041-I (Linux の場合)

The service operation was executed. (operation name = aa...aa)

[対処]

サービスの操作を実行しました。

aa...aa：操作名

#### KAPM15002-I (Linux の場合)

The hcnds64checkauth command will now start.

[対処]

hcndscheck64auth コマンドを開始します。

#### KAPM15003-I (Linux の場合)

The configuration check of aa...aa will now start.

[対処]

コンフィグチェックを開始します。

aa...aa: フェーズ番号

#### KAPM15004-I (Linux の場合)

The result of the configuration check of aa...aa was normal.

[対処]

コンフィグチェックは正常です。

aa...aa: フェーズ番号

#### KAPM15005-E (Linux の場合)

The result of the configuration check of aa...aa was abnormal.

[対処]

コンフィグチェックは異常です。

直前のメッセージ KAPMxxxxx-E を参照してください。

aa...aa: フェーズ番号

#### KAPM15006-I (Linux の場合)

The configuration of the server aa...aa will now be checked.

[対処]

サーバのコンフィグチェックをします。

aa...aa: サーバ名

### KAPM15007-I (Linux の場合)

The result of the configuration check of the server aa...aa was normal.

[対処]

サーバのコンフィグチェックは正常です。

aa...aa: サーバ名

### KAPM15008-E (Linux の場合)

The result of the configuration check of the server aa...aa was abnormal.

[対処]

サーバのコンフィグチェックは異常です。

直前のメッセージ KAPMxxxxx-E を参照してください。

aa...aa: サーバ名

### KAPM15009-I (Linux の場合)

The configuration check of aa...aa has finished normally.

[対処]

コンフィグチェック は正常に終了しました。

aa...aa: フェーズ番号

### KAPM15010-I (Linux の場合)

The connection to the server aa...aa will now be checked. (host = bb...bb, port = cc...cc, protocol = dd...dd)

[対処]

サーバへの接続チェックをします。

aa...aa: サーバ名

bb...bb: ホスト名

cc...cc: ポート番号

dd...dd: プロトコル

### KAPM15011-I (Linux の場合)

The server aa...aa can be connected to normally.

[対処]



サーバへの接続チェックに成功しました。

aa...aa: サーバ名

### KAPM15012-E (Linux の場合)

The result of checking the connection to the server aa...aa indicated an error.

[対処]

サーバへの接続チェックに失敗しました。

[KAPM15010-I] 以降のエラーメッセージを参照してください。

aa...aa: サーバ名

### KAPM15013-E (Linux の場合)

A connection error occurred.

[対処]

接続エラーが発生しました。

外部認証サーバが正しく動作していることを確認したあと、次の対処をしてください。

LDAP の場合：

本メッセージのあとに、「KAPM15084-E」メッセージが表示される場合、「KAPM15084-E」メッセージは LDAP 接続の詳細エラーを示します。以下の対処の参考にしてください。

- 1.exauth.properties に設定されているホスト名または IP アドレス、ポート、およびプロトコルが正しいか確認してください。
- 2.ネットワークが正しく接続されているか確認してください。
- 3.ファイアウォールの設定を確認してください。
- 4.LDAP ディレクトリサーバが LDAPv3 プロトコルに対応（準拠）しているか確認してください。
- 5.StartTLS で通信するときは、SSL の設定内容を見直してください。StartTLS では、IP アドレスではなくホスト名を指定してください。
- 6.OCSP が有効な場合、証明書が有効であるか確認してください。
- 7.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

RADIUS の場合：

- 1.exauth.properties に設定されているホスト名または IP アドレス、ポート、およびプロトコルが正しいか確認してください。
- 2.外部認証サーバに設定したクライアントのシークレットと、クライアントで設定したシークレットを確認して、再設定してください。
- 3.ネットワークが正しく接続されているか確認してください。
- 4.ファイアウォールの設定を確認してください。
- 5.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15014-E (Linux の場合)

An authentication error occurred.

[対処]

認証エラーが発生しました。

指定したユーザーが外部認証サーバに登録されているか確認してください。

### KAPM15015-I (Linux の場合)

The command hcmds64checkauth will now finish.

[対処]

hcmds64checkauth コマンドを終了します。

### KAPM15016-E (Linux の場合)

A file was not found. (file name = aa...aa)

[対処]

ファイルが見つかりません。

指定のフォルダにファイルがあることを確認してください。

aa...aa: ファイル名

### KAPM15017-E (Linux の場合)

A file could not be read. (file name = aa...aa)

[対処]

ファイルが読み込めません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa: ファイル名

### KAPM15018-E (Linux の場合)

The settings of the external authentication server are invalid.

[対処]

外部認証サーバの設定が有効になっていません。

設定ファイルを見直して、外部認証サーバの設定をしてください。

### KAPM15019-E (Linux の場合)

The configuration file contains a syntax error. (line number = aa...aa, value = bb...bb)

[対処]

設定ファイルに構文エラーがあります。

aa...aa 行目の bb...bb に構文エラーがあります。設定ファイルを見直して再実行してください。

aa...aa: 行番号

bb...bb: 値

### KAPM15020-E (Linux の場合)

The same property key already exists. (line number = aa...aa, key = bb...bb)

[対処]

同じプロパティキーがすでにあります。

aa...aa 行目の bb...bb に重複するプロパティキーがあります。設定ファイルを見直して再実行してください。

aa...aa: 行番号

bb...bb: キー

### KAPM15021-E (Linux の場合)

A required parameter has not been specified. (key = aa...aa)

[対処]

必須パラメーターが指定されていません。

必須パラメーターを設定して、再実行してください。

aa...aa: キー

### KAPM15022-W (Linux の場合)

An optional parameter has been omitted. (value = aa...aa)

[対処]

任意パラメーターが省略されています。

aa...aa: 値

### KAPM15023-W (Linux の場合)

A property key cannot be identified. (line number = aa...aa)

[対処]

識別できないプロパティキーです。

外部認証サーバ連携コンフィグファイルの設定内容を、必要に応じて見直してください。

aa...aa: 行番号

### KAPM15024-E (Linux の場合)

A secret does not exist.

[対処]

シークレットがありません。

シークレットを設定して、再実行してください。

### KAPM15025-E (Linux の場合)

No connection could be made from the secondary server.

[対処]

セカンダリサーバでは接続できません。

プライマリーサーバで接続をしてください。

### KAPM15026-E (Linux の場合)

A fatal error occurred during processing.

[対処]

処理中に致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15027-E (Linux の場合)

An option is invalid.

[対処]

オプションが誤っています。

オプションの指定を見直してください。

### KAPM15028-E (Linux の場合)

No value has been specified for an option.

[対処]

オプションの値が指定されていません。

必要なオプションをすべて指定してください。

### KAPM15029-E (Linux の場合)

The value of hcnds.home could not be acquired.

[対処]

hcnds.home の値が取得できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15030-I (Linux の場合)

Processing has finished normally.

[対処]

処理は正常に終了しました。

### KAPM15031-E (Linux の場合)

An exception occurred.

[対処]

例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15032-E (Linux の場合)

The configuration file was not found. (file name = aa...aa)

[対処]

設定ファイルが見つかりません。

次のことを確認してください。

- ・ファイルが存在しているか
- ・ファイルが使用中でないか

aa...aa: ファイル名

### KAPM15033-E (Linux の場合)

An error occurred on the aa...aa server.

[対処]

サーバエラーが発生しました。

次の対処をしてください。

LDAP の場合：

1.exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

2.hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

3.StartTLS で通信するときは、SSL の設定を確認してください。

4.OCSP が有効な場合、証明書が有効であるか確認してください。

5.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

RADIUS の場合：

1.exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

2.hcmds64radiussecret コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

3.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa: サーバ名

### KAPM15034-E (Linux の場合)

Authentication information cannot be acquired. (server name = aa...aa)

[対処]

認証情報を取得できません。

hcnds64ldapuser コマンドまたは hcnds64radiussecret コマンドで、認証情報を再設定してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：サーバ名

### KAPM15035-I (Linux の場合)

Authentication information has been acquired.

[対処]

認証情報を取得しました。

### KAPM15036-E (Linux の場合)

Authentication information cannot be acquired.

[対処]

認証情報を取得できません。

hcnds64ldapuser コマンドまたは hcnds64radiussecret コマンドで、認証情報を再設定してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15037-E (Linux の場合)

Specify a value for at least one key. (key = aa...aa)

[対処]

1 つはキーの値を指定してください。

キーの値を指定してから再実行してください。

aa...aa: キー

### KAPM15039-I (Linux の場合)

A connection was successfully established. (server name = aa...aa)

[対処]

接続に成功しました。

aa...aa: サーバ名

### KAPM15040-E (Linux の場合)

A connection attempt has failed. (server name = aa...aa)

[対処]

接続に失敗しました。

外部認証サーバが正しく動作していることを確認したあと、次の対処をしてください。

LDAP の場合：

- 1.exauth.properties に設定されているホスト名または IP アドレス、ポート、およびプロトコルが正しいか確認してください。
- 2.ネットワークが正しく接続されているか確認してください。
- 3.ファイアウォールの設定を確認してください。
- 4.LDAP ディレクトリサーバが LDAPv3 プロトコルに対応（準拠）しているか確認してください。
- 5.StartTLS で通信するときは、SSL の設定内容を見直してください。StartTLS では、IP アドレスではなくホスト名を指定してください。
- 6.OCSP が有効な場合、証明書が有効であるか確認してください。
- 7.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口ご連絡してください。

RADIUS の場合：

- 1.exauth.properties に設定されているホスト名または IP アドレス、ポート、およびプロトコルが正しいか確認してください。
- 2.外部認証サーバに設定したクライアントのシークレットと、クライアントで設定したシークレットを確認して、再設定してください。
- 3.ネットワークが正しく接続されているか確認してください。
- 4.ファイアウォールの設定を確認してください。
- 5.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口ご連絡してください。

aa...aa: サーバ名

### KAPM15041-E (Linux の場合)

Authentication has failed. (server name = aa...aa)

[対処]

認証に失敗しました。

上記の aa...aa サーバのメッセージ KAPMxxxxx-E を参照してください。

aa...aa：サーバ名

### KAPM15042-E (Linux の場合)

A syntax error occurred. (server name = aa...aa)

[対処]

シンタックスエラーです。

上記の aa...aa サーバのメッセージ KAPMxxxxx-E を参照してください。

aa...aa：サーバ名

### KAPM15043-E (Linux の場合)

A check cannot be performed because the external authentication server type is unknown.

[対処]

認証先種別が不明のため、チェックできません。

auth.server.type の値を見直してから再実行してください。

### KAPM15044-E (Linux の場合)

A check cannot be performed because the server identification name is unknown.

[対処]

サーバ識別名が不明のため、チェックできません。

auth.server.name の値を見直してから再実行してください。

### KAPM15045-E (Linux の場合)

A parameter has not been specified. (key = aa...aa)

[対処]

パラメータに値が設定されていません。

パラメーター aa...aa の値を設定してから再実行してください。

aa...aa：キー

### KAPM15046-E (Linux の場合)

An invalid value has been specified for a parameter. (key = aa...aa)



[対処]

パラメータに指定できない値が設定されています。

パラメーター aa...aa の値を見直してから再実行してください。

aa...aa：キー

### KAPM15047-I (Linux の場合)

The authentication method will now be internal authentication.

[対処]

認証方法を内部認証とします。

### KAPM15049-E (Linux の場合)

The configuration file could not be accessed. (File name = aa...aa)

[対処]

設定ファイルにアクセスできません。

次のことを確認してください。

- ・設定ファイルがあるか
- ・設定ファイルのアクセス権限があるか
- ・設定ファイルが使用中でないか

aa...aa：ファイル名

### KAPM15050-E (Linux の場合)

Authentication of the user account used for information searching has failed.

[対処]

情報検索用のユーザーアカウントの認証に失敗しました。

次の対処をしてください。

本メッセージのあとに、「KAPM15084-E」メッセージが表示される場合、「KAPM15084-E」メッセージは LDAP 接続の詳細エラーを示します。以下の対処の参考にしてください。

LDAP 階層構造モデルの場合：

- ・情報検索用のユーザーアカウントの DN とパスワードを見直してから、hcmds64ldapuser コマンドを再実行してください。

LDAP フラットモデルの場合：

- ・hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていないことを確認してください。

### KAPM15051-E (Linux の場合)

The DN of the user account used for information searching was not found.

#### [対処]

情報検索用のユーザーアカウントの DN が見つかりませんでした。

次の対処をしてください。

本メッセージのあとに、「KAPM15084-E」メッセージが表示される場合、「KAPM15084-E」メッセージは LDAP 接続の詳細エラーを示します。以下の対処の参考にしてください。

LDAP 階層構造モデルの場合：

- ・情報検索用のユーザーアカウントの DN を見直してから、`hcmds64ldapuser` コマンドを再実行してください。

LDAP フラットモデルの場合：

- ・`hcmds64ldapuser` コマンドで `exauth.properties` の `auth.server.name` 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていないことを確認してください。

### KAPM15052-E (Linux の場合)

Authentication of the specified user has failed.

#### [対処]

指定したユーザーの認証に失敗しました。

次の対処をしてください。

LDAP の場合：

本メッセージのあとに、「KAPM15084-E」メッセージが表示される場合、「KAPM15084-E」メッセージは LDAP 接続の詳細エラーを示します。以下の対処の参考にしてください。

- 1.指定したユーザーを見直してください。ユーザーには、DN 形式ではなくユーザー名だけ指定してください。
- 2.指定したユーザーのパスワードを見直してください。
- 3.指定したユーザーが外部認証サーバに登録されていて、かつ有効になっているか確認してください。
- 4.`exauth.properties` に設定されている対応したサーバの `basedn` または `attr` を見直してください。
- 5.LDAP 階層構造モデルの場合、次の対処をしてください。

- ・`hcmds64ldapuser` コマンドで `exauth.properties` の `auth.server.name` 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

- ・情報検索用ユーザーに権限があるかどうか確認してください。

- 6.LDAP フラットモデルの場合、`hcmds64ldapuser` コマンドで `exauth.properties` の `auth.server.name` 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていないことを確認してください。

- 7.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

RADIUS の場合：

- 1.指定したユーザーを見直してください。
- 2.指定したユーザーのパスワードを見直してください。
- 3.指定したユーザーが外部認証サーバに登録されていて、かつ有効になっているか確認してください。

4.PAP または CHAP の設定が、有効になっているか確認してください。

5.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口ご連絡してください。

### KAPM15053-E (Linux の場合)

The specified user was not found.

[対処]

指定したユーザーが見つかりませんでした。

次の対処をしてください。

本メッセージのあとに、「KAPM15084-E」メッセージが表示される場合、「KAPM15084-E」メッセージは LDAP 接続の詳細エラーを示します。以下の対処の参考にしてください。

- 1.指定したユーザーを見直してください。ユーザーには、DN 形式ではなくユーザー名だけ指定してください。
- 2.指定したユーザーが外部認証サーバに登録されていて、かつ有効になっているか確認してください。
- 3.exauth.properties に設定されている対応したサーバの basedn または、attr を見直してください。
- 4.LDAP 階層構造モデルの場合、次の対処をしてください。
  - ・ hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。
  - ・ 情報検索用ユーザーに権限があるかどうか確認してください。
- 5.LDAP フラットモデルの場合、hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていないことを確認してください。
- 6.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口ご連絡してください。

### KAPM15054-E (Linux の場合)

The specified user was not found. (error code = aa...aa)

[対処]

指定したユーザーが見つかりませんでした。

次の対処をしてください。

本メッセージのあとに、「KAPM15084-E」メッセージが表示される場合、「KAPM15084-E」メッセージは LDAP 接続の詳細エラーを示します。以下の対処の参考にしてください。

- 1.指定したユーザーを見直してください。ユーザーには、DN 形式ではなくユーザー名だけ指定してください。
- 2.指定したユーザーが外部認証サーバに登録されていて、かつ有効になっているか確認してください。
- 3.exauth.properties に設定されている対応したサーバの basedn または、attr を見直してください。
- 4.LDAP 階層構造モデルの場合、次の対処をしてください。

- ・ hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

- ・ 情報検索用ユーザーに権限があるかどうか確認してください。

5.LDAP フラットモデルの場合、hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていないことを確認してください。

6.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：エラーコード

### KAPM15056-E (Linux の場合)

The specified user was not found.

[対処]

指定したユーザーが見つかりませんでした。

次の対処をしてください。

- 1.指定したユーザーが外部認証サーバに登録されているか確認してください。

- 2.exauth.properties に設定されている対応したサーバの basedn または attr を見直してください。

- 3.LDAP 階層構造モデルの場合、次の対処をしてください。

- ・ hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

- ・ 情報検索用ユーザーに権限があるかどうか確認してください。

### KAPM15057-E (Linux の場合)

A dn value is invalid.

[対処]

DN の値が不正です。

次の対処をしてください。

- 1.exauth.properties に設定されている対応したサーバの basedn を見直してください。

- 2.hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されている場合、次の対処をしてください。

- ・ hcmds64ldapuser コマンドの DN オプションに指定した値を見直してください。

### KAPM15058-I (Linux の場合)

The message outputs LDAP connection information. (aa...aa = bb...bb, aa...aa = bb...bb, .....)

[対処]

LDAP の接続情報を出力します。

aa...aa：キー

bb...bb : 値

### KAPM15059-E (Linux の場合)

aa...aa

[対処]

直前のエラーメッセージの詳細情報を表示します。

直前のメッセージに従って対処してください。

aa...aa : エラー時の詳細データ

### KAPM15060-I (Linux の場合)

The file targeted for generation management was successfully saved.

[対処]

コマンドで指定されたファイルの保存に成功しました。

### KAPM15061-E (Linux の場合)

No file targeted for generation management exists.

[対処]

コマンドで指定されたファイルがありません。

保存対象のファイルまでのパスを正しく指定してください。

### KAPM15062-E (Linux の場合)

There is not enough free space to save the file.

[対処]

ファイルの保存先に十分な空き領域がありません。

保存先のディスク容量を十分に確保してから、コマンドを再実行してください。

問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15063-E (Linux の場合)

The specified management target is a directory.

[対処]

ファイルを指定するオプションの引数にディレクトリが指定されました。

保存対象のファイルを絶対パスで指定してください。

### KAPM15064-E (Linux の場合)

The permissions for the file to be managed are invalid.

[対処]

コマンドで指定したファイルに設定されている権限が誤っています。

指定したファイルの権限を確認してから、コマンドを再実行してください。

問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15065-E (Linux の場合)

An attempt to store the managed file has failed.

[対処]

コマンドで指定されたファイルの保存に失敗しました。

指定したファイルの保存先、権限を確認後、再度コマンドを実行してください。

問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15066-W (Linux の場合)

The specified number of generations exceeds the maximum (99).

[対処]

世代数を指定するオプションの値が上限値を超えています。

世代数には 2~99 の数字を指定してください。

### KAPM15067-E (Linux の場合)

Creation of the directory has failed.

[対処]

ディレクトリの作成に失敗しました。

指定したファイルを保存するディレクトリの作成先を確認してから、コマンドを再実行してください。

問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15068-E (Linux の場合)

An option is invalid.

[対処]

コマンドのオプションが誤っています。

正しいオプションを指定してください。

### KAPM15069-E (Linux の場合)

A fatal error occurred.

[対処]

致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15070-I (Linux の場合)

The hcmsdfilerotate command has started.

[対処]

hcmsdfilerotate コマンドを開始しました。

### KAPM15071-I (Linux の場合)

The hcmsdfilerotate command has ended.

[対処]

hcmsdfilerotate コマンドが終了しました。

### KAPM15072-I (Linux の場合)

A file whose file number is 99 has been overwritten.

[対処]

hcmsdfilerotate コマンドが 1 秒以内に 99 回以上実行されたときは、ファイル番号の上限である「99」番以降にコピーされたファイルのファイル番号を「99」として保存しました。

### KAPM15073-W (Linux の場合)

The command log cannot be output.

[対処]

コマンドのログを出力するために必要な環境変数が不正なので、コマンドのログを出力できません。

コマンドのログを出力するために設定した環境変数を見直してください。

問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15074-E (Linux の場合)

The value specified for an option is invalid.

[対処]

オプションに指定した値が不正であることを示すメッセージです。



オプションに指定した値を見直し、正しい値を入力してください。

### KAPM15080-E (Linux の場合)

Authentication of the user account used for information searching has failed. (server name = aa...aa)

[対処]

情報検索用のユーザーアカウントの認証に失敗しました。

次の対処をしてください。

LDAP 階層構造モデルの場合：

- ・情報検索用のユーザーアカウントの DN とパスワードを見直してから、hcnds64ldapuser コマンドを再実行してください。

LDAP フラットモデルの場合：

- ・hcnds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていないことを確認してください。

aa...aa：サーバ名

### KAPM15081-E (Linux の場合)

The DN of the user account used for information searching was not found. (server name = aa...aa)

[対処]

情報検索用のユーザーアカウントの DN が見つかりませんでした。

次の対処をしてください。

LDAP 階層構造モデルの場合：

- ・情報検索用のユーザーアカウントの DN を見直してから、hcnds64ldapuser コマンドを再実行してください。

LDAP フラットモデルの場合：

- ・hcnds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていないことを確認してください。

aa...aa：サーバ名

### KAPM15082-E (Linux の場合)

Authentication of the specified user has failed. (server name = aa...aa)

[対処]

指定したユーザーの認証に失敗しました。

次の対処をしてください。

LDAP の場合：



- 1.指定したユーザーを見直してください。ユーザーには、DN 形式ではなくユーザー名だけ指定してください。
- 2.指定したユーザーのパスワードを見直してください。
- 3.指定したユーザーが外部認証サーバに登録されていて、かつ有効になっているか確認してください。
- 4.exauth.properties に設定されている対応したサーバの basedn または attr を見直してください。
- 5.LDAP 階層構造モデルの場合、次の対処をしてください。

- ・ hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。
- ・ 情報検索用ユーザーに権限があるかどうか確認してください。

- 6.LDAP フラットモデルの場合、次の対処をしてください。

- ・ hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていないことを確認してください。

- 7.問題が解決しないときは、保守情報を取得し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

RADIUS の場合：

- 1.指定したユーザーを見直してください。
- 2.指定したユーザーのパスワードを見直してください。
- 3.指定したユーザーが外部認証サーバに登録されていて、かつ有効になっているか確認してください。
- 4.PAP または CHAP の設定が、有効になっているか確認してください。
- 5.問題が解決しないときは、保守情報を取得し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

aa...aa：サーバ名

### KAPM15083-E (Linux の場合)

The specified user was not found. (server name = aa...aa)

[対処]

指定したユーザーが見つかりませんでした。

次の対処をしてください。

- 1.指定したユーザーを見直してください。ユーザーには、DN 形式ではなくユーザー名だけ指定してください。
- 2.指定したユーザーが外部認証サーバに登録されていて、かつ有効になっているか確認してください。
- 3.exauth.properties に設定されている対応したサーバの basedn または attr を見直してください。
- 4.LDAP 階層構造モデルの場合、次の対処をしてください。

- ・ hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。
- ・ 情報検索用ユーザーに権限があるかどうか確認してください。

- 5.LDAP フラットモデルの場合、hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていないことを確認してください。

6.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：サーバ名

### KAPM15084-E (Linux の場合)

LDAP directory server error is detected. (information = aa...aa)

[対処]

LDAP ディレクトリサーバのエラーが検出されました。

aa...aa：情報

### KAPM15085-E (Linux の場合)

An SSL setting is invalid.

[対処]

SSL の設定が不正です。

SSL の設定を見直してください。

### KAPM15086-E (Linux の場合)

The specified user was not found. (server name = aa...aa)

[対処]

指定したユーザーが見つかりませんでした。

次の対処をしてください。

- 1.指定したユーザーが外部認証サーバに登録されているか確認してください。
- 2.exauth.properties に設定されている対応したサーバの basedn または attr を見直してください。
- 3.LDAP 階層構造モデルの場合、次の対処をしてください。
  - ・ hcnds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。
  - ・ 情報検索用ユーザーに権限があるかどうか確認してください。

aa...aa：サーバ名

### KAPM15087-E (Linux の場合)

A dn value is invalid. (server name = aa...aa)

[対処]

DN の値が不正です。

次の対処をしてください。

- 1.exauth.properties に設定されている対応したサーバの basedn を見直してください。

2.hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されている場合、次の対処をしてください。

・ hcmds64ldapuser コマンドの DN オプションに指定した値を見直してください。

aa...aa：サーバ名

### KAPM15088-I (Linux の場合)

The common-items check will now start.

[対処]

共通項目のチェックを開始します。

### KAPM15089-I (Linux の場合)

The results of the common-items check were normal.

[対処]

共通項目のチェックの結果、成功しました。

### KAPM15090-E (Linux の場合)

The results of the common-items check include abnormal values.

[対処]

共通項目のチェックの結果、失敗しました。

直前のメッセージ KAPMxxxxx-E を参照してください。

### KAPM15091-I (Linux の場合)

The individual-realm check will now start.

[対処]

レルムごとのチェックを開始します。

### KAPM15092-I (Linux の場合)

The results of the realm identified name aa...aa check were normal.

[対処]

レルム識別名 aa...aa をチェックした結果、成功しました。

aa...aa：レルム識別名

### KAPM15093-E (Linux の場合)

The results of the realm identified name aa...aa check include abnormal values.

[対処]

レルム識別名 aa...aa をチェックした結果、失敗しました。  
直前のメッセージ KAPMxxxxx-E を参照してください。  
aa...aa：レルム識別名

### KAPM15094-I (Linux の場合)

The results of the individual-realm check were normal.

[対処]

レルムごとのチェックの結果、成功しました。

### KAPM15095-E (Linux の場合)

The results of the individual-realm check include abnormal values.

[対処]

レルムごとのチェックの結果、失敗しました。

直前のメッセージ KAPMxxxxx-E を参照してください。

### KAPM15096-E (Linux の場合)

The same value already exists. (line number = aa...aa, value = bb...bb)

[対処]

同じ値が指定されています。

aa...aa 行目の bb...bb に重複する値があります。設定ファイルを見直してから再実行してください。

aa...aa：行番号

bb...bb：値

### KAPM15097-E (Linux の場合)

There is no auth.kerberos.<realm identification name>.realm that corresponds to auth.kerberos.default\_realm.

[対処]

auth.kerberos.default\_realm に対応する auth.kerberos.<realm identification name>.realm がありません。

exauth.properties の auth.kerberos.default\_realm に対応するレルム名を auth.kerberos.<realm identification name>.realm に指定してください。

### KAPM15098-I (Linux の場合)

The server connection will now be checked. (user id = aa...aa, realm name = bb...bb)

[対処]

サーバへの接続をチェックします。

aa...aa : ユーザー ID

bb...bb : レルム名

### KAPM15102-I (Linux の場合)

The hcmds64unlockaccount command has started.

[対処]

hcmds64unlockaccount コマンドを開始しました。

### KAPM15103-I (Linux の場合)

The hcmds64unlockaccount command has finished.

[対処]

hcmds64unlockaccount コマンドが終了しました。

### KAPM15104-E (Linux の場合)

The hcmds64unlockaccount command cannot be executed on the secondary server. Execute this command on the primary server.

[対処]

セカンダリサーバでは実行できません。プライマリサーバで実行してください。

プライマリサーバで hcmds64unlockaccount コマンドを実行してください。

### KAPM15105-E (Linux の場合)

The user account to be unlocked does not have the User Management permission.

[対処]

ロック解除対象のユーザーに User Management 権限がありません。

User Management 権限を所持するユーザーを指定してください。

### KAPM15108-I (Linux の場合)

The user account was unlocked successfully.

[対処]

ユーザーのロック解除が成功しました。

### KAPM15109-I (Linux の場合)

The user account "aa...aa" will now be unlocked.

[対処]

アンロックされるユーザーを表示しています。

aa...aa : ユーザー名

### KAPM15110-E (Linux の場合)

The value of hcmds.home could not be acquired.

[対処]

hcmds.home の値が取得できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15111-E (Linux の場合)

A command option is invalid.

[対処]

コマンドのオプションが不正です。

オプションを確認してください。

### KAPM15112-E (Linux の場合)

No value has been specified for an option.

[対処]

オプションの値が指定されていません。

オプションを確認してください。

### KAPM15113-E (Linux の場合)

A fatal error occurred.

[対処]

致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15114-E (Linux の場合)

Communication with the authentication server has failed.

[対処]

認証サーバとの通信が失敗しました。

HBase Storage Mgmt Common Service または HBase Storage Mgmt Web Service が起動していることを確認してください。

### KAPM15115-E (Linux の場合)

The user ID or password is incorrect.

[対処]

ユーザー名またはパスワードが不正です。

ユーザー ID とパスワードが正しいことを確認してください。

### KAPM15116-E (Linux の場合)

An HSSOException occurred.

[対処]

HSSOException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15117-E (Linux の場合)

An IOException occurred.

[対処]

IOException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15118-E (Linux の場合)

An HcmdsIllegalArgumentException occurred.

[対処]

HcmdsIllegalArgumentException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15119-E (Linux の場合)

An HcmdsUserManagementException occurred.

[対処]

HcmdsUserManagementException が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15120-E (Linux の場合)

An exception occurred.

[対処]

例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15130-E (Linux の場合)

An option is invalid.

[対処]

コマンドに指定されたオプションが不正です。

正しいオプションを指定してください。

### KAPM15131-I (Linux の場合)

The hcmdsmmergeolog command ended successfully.

[対処]

hcmdsmmergeolog コマンドが成功しました。

### KAPM15132-W (Linux の場合)

The format of the specified date format configuration file is invalid. (line number: "aa...aa")

[対処]

「日付時刻形式」ファイルに指定した「日付時刻形式」の設定が誤っています。

指定した「日付時刻形式」ファイルに設定した「日付時刻形式」を確認してください。

aa...aa：行番号

### KAPM15133-W (Linux の場合)

The format of the specified merge-target configuration file is invalid. (line number: "aa...aa")

[対処]

「マージ対象設定」ファイルに指定したマージ対象のログファイルの設定が誤っています。

「マージ対象設定」ファイルに指定したマージ対象のログファイルの設定を確認してください。

aa...aa：行番号

### KAPM15134-W (Linux の場合)

The specified merge-target file "aa...aa" was not found.

[対処]

指定されたマージ対象のログファイルが見つかりません。

次のことを確認してください。



- ・ファイルがあるか
- ・ファイルにアクセス権限があるか
- ・ファイルが使用中でないか

aa...aa：「マージ対象設定」ファイルに指定したログファイル名

### KAPM15135-W (Linux の場合)

The specified merge-target file "aa...aa" cannot be opened.

[対処]

指定されたマージ対象のログファイル"aa...aa"は開けません。

次のことを確認してください。

- ・ファイルにアクセス権限があるか
- ・ファイルが使用中でないか

aa...aa：「マージ対象設定」ファイルに指定したログファイル名

### KAPM15136-E (Linux の場合)

The specified file "aa...aa" cannot be written to.

[対処]

指定された出力ファイル"aa...aa"に書き込めません。

次のことを確認してください。

- ・ファイルが使用中でないか
- ・ファイルパスが適切であるか
- ・すでに同一ファイル名のファイルがないか

aa...aa：設定ファイル

### KAPM15137-W (Linux の場合)

The specified file cannot be opened. (file name = "aa...aa")

[対処]

指定されたファイルを開くことができません。

次のことを確認してください。

- ・ファイルが使用中でないか
- ・ファイルパスは適切か

aa...aa：ファイル名

### KAPM15138-E (Linux の場合)

Execution of the hcmdsmmergeolog command failed.

[対処]

hcmdsmergelog コマンドが失敗しました。

### KAPM15139-E (Linux の場合)

An unexpected error occurred.

[対処]

予期しないエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15140-W (Linux の場合)

The format of the specified variable configuration file is invalid. (line number: "aa...aa")

[対処]

変数設定ファイルに指定した変数の設定が誤っています。

「変数設定ファイル」に指定した変数の設定を見直してください。

aa...aa：行番号

### KAPM15141-E (Linux の場合)

The name of the merge-target configuration file "aa...aa" does not end in "mergelog.conf".

[対処]

指定したマージ対象設定ファイルの形式(\*mergelog.conf)が不正です。

指定されたファイルの形式を、マージ対象設定ファイルの形式(\*mergelog.conf)に修正してください。

aa...aa：マージ対象設定ファイルとして指定したファイル名

### KAPM15142-E (Linux の場合)

The hcmdsmergelog command failed to acquire memory.

[対処]

hcmdsmergelog コマンド用のメモリーの取得に失敗しました。

メモリー容量について、動作環境を確認してください。不足している場合は、使用できるメモリー容量を増やしてください。

### KAPM15143-E (Linux の場合)

The date format configuration file "aa...aa" was not found.

[対処]

日付時刻設定ファイルが見つかりませんでした。

日付時刻設定ファイルを作成し、dateconf オプションの引数に指定してください。

aa...aa：日付時刻形式設定ファイル

### KAPM15144-W (Linux の場合)

An attempt to write to the log file hcmdsmmerge.log has failed.

[対処]

指定されたログファイル(hcmdsmmerge.log) への書き込みに失敗しました。

次のことを確認してください。

- ・ファイルが使用中でないか
- ・ファイルパスが適切であるか
- ・同一ファイル名のファイルがないか

### KAPM15145-E (Linux の場合)

Deletion of a temporary work file has failed.

[対処]

本コマンドで使用する作業用のファイルの削除に失敗しました。

手動にて、作業用のファイル(ファイル名：ユーザー指定出力ファイル名 + \_temp) を削除してください。

### KAPM15146-E (Linux の場合)

The specified time range is invalid.

[対処]

時刻の範囲を設定するオプションの指定方法に誤りがあります。

時間範囲に指定した時刻は正しいかを確認してください。

### KAPM15147-W (Linux の場合)

The size of the specified file "aa...aa" cannot be acquired.

[対処]

ファイルのサイズを取得できません。

次のことを確認してください。

- ・ファイルが使用中でないか
- ・ファイルパスは適切か
- ・指定したファイルは、フォルダまたは空のファイルでないか。

aa...aa：ファイル名

### KAPM15148-E (Linux の場合)

The file cannot be written to.

[対処]

ファイルに書き込むことができません。

次のことを確認してください。

- ・ファイルが使用中でないか
- ・ファイルパスは適切か

### KAPM15149-E (Linux の場合)

The sort command could not be executed.

[対処]

ソートコマンドは、実行できませんでした。

ソートコマンドがカレントで実行できるか確認してください。

### KAPM15150-E (Linux の場合)

Creation of an execution process failed.

[対処]

実行プロセスの作成に失敗しました。

他のプロセスが多数実行されていないか確認してください。

### KAPM15151-E (Linux の場合)

The process is not in the signal status.

[対処]

プロセスがシグナル状態になりませんでした。

他のコマンドによって、ソートコマンドが実行されていないか確認してください。

### KAPM15152-E (Linux の場合)

The process status could not be acquired.

[対処]

プロセスの状態を取得できませんでした。

他のコマンドによって、ソートコマンドが実行されていないか確認してください。

### KAPM15153-W (Linux の場合)

No log records to be merged were found.

[対処]

マージ対象のログレコードが見つかりません。

次のことを確認してください。

- ・ 指定した時間の範囲設定は正しいか
- ・ マージ対象のログファイルはあるか
- ・ マージ対象設定ファイルの設定は正しいか
- ・ 日付時刻形式設定ファイルの設定は正しいか

### KAPM15154-E (Linux の場合)

The specified date format configuration file "aa...aa" was not found.

[対処]

指定された日付時刻形式設定ファイル(aa...aa) は見つかりません。

ファイルパスが適切かを確認してください。

aa...aa：指定された日付時刻形式設定ファイル

### KAPM15155-E (Linux の場合)

The size of the specified date format configuration file "aa...aa" cannot be acquired.

[対処]

指定された日付時刻形式設定ファイル(aa...aa) のサイズを取得できません。

次のことを確認してください。

- ・ ファイルパスは適切か
- ・ 指定したファイルは、フォルダまたは空のファイルでないか

aa...aa：指定された日付時刻形式設定ファイルパス

### KAPM15156-E (Linux の場合)

The specified date format configuration file "aa...aa" cannot be read.

[対処]

指定された日付時刻形式設定ファイル(aa...aa) は読み込むことができません。

次のことを確認してください。

- ・ ファイルパスは適切か
- ・ 指定したファイルは、フォルダまたは空のファイルでないか

aa...aa：指定された日付時刻形式設定ファイル

### KAPM15157-E (Linux の場合)

The specified variable configuration file "aa...aa" was not found.

[対処]

指定された変数設定ファイル(aa...aa) は見つかりません。

ファイルパスが適切かを確認してください。

aa...aa：指定された変数設定ファイル

### KAPM15158-E (Linux の場合)

The size of the specified variable configuration file "aa...aa" cannot be acquired.

[対処]

指定された変数設定ファイル(aa...aa) のサイズを取得できません。

次のことを確認してください。

- ・ ファイルパスは適切か
- ・ 指定したファイルは、フォルダまたは空のファイルでないか

aa...aa：指定された変数設定ファイル

### KAPM15159-E (Linux の場合)

The specified variable configuration file "aa...aa" cannot be read.

[対処]

指定された変数設定ファイル(aa...aa) は読み込むことができません。

次のことを確認してください。

- ・ ファイルパスは適切か
- ・ 指定したファイルは、フォルダまたは空のファイルでないか

aa...aa：指定された変数設定ファイル

### KAPM15160-E (Linux の場合)

The specified merge-target configuration file "aa...aa" was not found.

[対処]

指定されたマージ対象設定ファイル(aa...aa) は見つかりません。

ファイルパスが適切かを確認してください。

aa...aa：指定されたマージ対象設定ファイル

### KAPM15161-E (Linux の場合)

The specified merge-target configuration file "aa...aa" cannot be acquired.

[対処]

指定されたマージ対象設定ファイル(aa...aa) のサイズを取得できません。

次のことを確認してください。

- ・ ファイルパスは適切か

- ・指定したファイルは、フォルダまたは空のファイルでないか
- aa...aa：指定されたマージ対象設定ファイル

### KAPM15162-E (Linux の場合)

The specified merge-target configuration file "aa...aa" cannot be read.

[対処]

指定されたマージ対象設定ファイル(aa...aa) は読み込むことができません。

次のことを確認してください。

- ・ファイルパスは適切か
- ・指定したファイルは、フォルダまたは空のファイルでないか

aa...aa：指定されたマージ対象設定ファイル

### KAPM15163-E (Linux の場合)

The specified output file cannot be created.

[対処]

指定された出力ファイルを作成できません。

ファイルパスが適切かを確認してください。

### KAPM15164-E (Linux の場合)

The specified output file cannot be written to.

[対処]

指定された出力ファイルに書き込むことができません。

次のことを確認してください。

- ・ファイルが使用中でないか
- ・ファイルパスは適切か
- ・同一ファイル名のファイルがないか

### KAPM15165-W (Linux の場合)

The log file "hcmdsmmerge.log" cannot be created in the specified log folder.

[対処]

指定されたログフォルダにログファイル(hcmdsmmerge.log)を作成することができません。

次のことを確認してください。

- ・フォルダパスは適切か
- ・ファイル名が hcmdsmmerge.log のファイルがないか

### KAPM15166-E (Linux の場合)

The format of the specified time range is invalid.

[対処]

指定された時間範囲の形式が誤っています。

指定した時間範囲の形式が正しいかを確認してください。

### KAPM15167-E (Linux の場合)

The date and time format is not set.

[対処]

日付時刻形式が設定されていません。

次のことを確認してください。

- ・日付時刻形式設定ファイルがあるか
- ・日付時刻形式設定ファイルにアクセス権限があるか
- ・日付時刻形式設定ファイルが使用中でないか
- ・日付時刻形式設定ファイルに日付時刻形式が正しく設定されているか

### KAPM15170-E (Linux の場合)

Acquisition of the installation path has failed.

[対処]

インストールパスの取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15171-E (Linux の場合)

The command aa...aa will stop because internal processing failed. (details = bb...bb)

[対処]

内部処理に失敗したため、コマンドの実行を中断します。

コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：コマンド名

bb...bb：詳細

### KAPM15172-W (Linux の場合)

Log initialization failed.

[対処]

ログの初期化に失敗しました。



頻繁に発生する場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15173-E (Linux の場合)

A memory allocation error occurred.

[対処]

メモリー確保エラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15174-E (Linux の場合)

The command aa...aa will stop because setting of an environment variable failed. (details = bb...bb)

[対処]

環境変数の設定に失敗したため、コマンドの実行を中断します。

コマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：コマンド名

bb...bb：詳細

### KAPM15175-E (Linux の場合)

An error occurred in an internal function. (function = aa...aa, error code = bb...bb)

[対処]

内部関数でエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：関数

bb...bb：エラーコード

### KAPM15200-I (Linux の場合)

A connection was successfully established. (KDC = aa...aa)

[対処]

接続に成功しました。

aa...aa：KDC

### KAPM15201-E (Linux の場合)

An attempt to connect failed. (KDC = aa...aa)

[対処]

接続に失敗しました。

外部認証サーバが正しく動作していることを確認したあと、次の対処をしてください。

- 1.exauth.properties に設定されているレルム名と KDC が正しいか確認してください。
- 2.ネットワークが正しく接続されているか確認してください。
- 3.ファイアウォールの設定を確認してください。
- 4.外部認証サーバが Kerberos V5 プロトコルに対応（準拠）しているか確認してください。
- 5.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa : KDC

### KAPM15202-E (Linux の場合)

An attempt to connect to the DNS server failed.

[対処]

DNS サーバとの接続に失敗しました。

DNS サーバの設定内容を見直してください。

### KAPM15203-E (Linux の場合)

On the DNS server,the SRV record corresponding to the realm name is not defined. (realm name = aa...aa)

[対処]

DNS サーバにレルム名に対応する SRV レコードが定義されていません。

次の対処をしてください。

- ・レルム名が誤っていないか設定内容を確認してください。
- ・DNS サーバにレルム名に対応した SRV レコードを定義してください。

aa...aa : レルム名

### KAPM15204-E (Linux の場合)

An unexpected error occurred on the DNS server.

[対処]

DNS サーバで予期しないエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15205-E (Linux の場合)

The KDC resolution failed. (KDC = aa...aa)

[対処]

KDC の解決に失敗しました。

DNS サーバの設定内容を見直してください。

aa...aa : KDC

### KAPM15206-E (Linux の場合)

An attempt to authenticate failed. (KDC = aa...aa)

[対処]

認証に失敗しました。

次の対処をしてください。

- ・ 指定したユーザーが外部認証サーバに登録されているか確認してください。
- ・ 指定したユーザーのパスワードを見直してください。
- ・ サーバ間の時間差が、exauth.properties で指定した値を超えていないか確認してください。
- ・ 認証ユーザーのパスワードの期限が切れていないことを確認してください。
- ・ 認証ユーザーのアカウントが無効ではないことを確認してください。

aa...aa : KDC

### KAPM15207-E (Linux の場合)

The specified user was not found. (KDC = aa...aa)

[対処]

指定したユーザーが見つかりませんでした。

指定したユーザーが外部認証サーバに登録されているか確認してください。

aa...aa : KDC

### KAPM15208-E (Linux の場合)

The specified password is invalid. (KDC = aa...aa)

[対処]

指定したパスワードが不正です。

指定したユーザーのパスワードを見直してください。

aa...aa : KDC

### KAPM15209-E (Linux の場合)

The time difference between servers exceeds the specified value in exauth.properties. (KDC = aa...aa)

[対処]

サーバ間の時間差が、exauth.properties で指定した値を超えています。

サーバ間でサーバの時刻を同期させてください。

aa...aa : KDC

### KAPM15210-E (Linux の場合)

The authentication user password has expired. (KDC = aa...aa)

[対処]

認証ユーザーのパスワードの期限が切れています。

指定したユーザーのパスワードを変更してください。

aa...aa : KDC

### KAPM15211-E (Linux の場合)

The authentication user account is invalid. (KDC = aa...aa)

[対処]

認証ユーザーのアカウントが無効です。

外部認証サーバに登録したユーザーを有効にしてください。

aa...aa : KDC

### KAPM15212-I (Linux の場合)

Check the DNS server to confirm the connection status.

[対処]

DNS サーバを参照して接続を確認します。

### KAPM15213-I (Linux の場合)

Use the default realm to confirm the connection status.

[対処]

デフォルトレルムで接続を確認します。

### KAPM15214-E (Linux の場合)

The command cannot be executed on the secondary server.

[対処]

セカンダリサーバから実行することはできません。  
プライマリサーバから実行してください。

### KAPM15215-E (Linux の場合)

Creation of the file failed. (file name = aa...aa)

[対処]

ファイルの作成に失敗しました。

次の対処をしてください。

- ・ファイルパスが適切か確認してください。
- ・指定したパスに対してファイルの作成権限があるかどうか確認してください。
- ・指定したファイル名と同じ名前のフォルダがないことを確認してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM15216-E (Linux の場合)

A syntax error occurred.

[対処]

シンタックスエラーが発生しました。

直前のメッセージ KAPMxxxxx-E を参照してください。

### KAPM15217-W (Linux の場合)

The DBMS is not running.

[対処]

DBMS が起動していません。

DBMS が起動しているか確認してください。

### KAPM15218-W (Linux の場合)

The DBMS is blocked.

[対処]

DBMS が閉塞しています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15219-W (Linux の場合)

An error occurred while the DBMS was being accessed.

[対処]

DBMS へのアクセス中にエラーが発生しました。

DBMS, HBase Storage Mgmt Web Service, および HBase Storage Mgmt Common Service が起動していることを確認してください。起動している場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15220-W (Linux の場合)

The user to be authenticated was not found in the DBMS. (user id = aa...aa)

[対処]

DBMS に認証ユーザーが見つかりませんでした。

DBMS に aa...aa のユーザーが登録されていることを確認してください。

aa...aa : ユーザー ID

### KAPM15221-W (Linux の場合)

An unexpected error occurred on the DBMS.

[対処]

DBMS で予期しないエラーが発生しました。

再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15222-E (Linux の場合)

Acquisition of the KDC from aa...aa failed.

[対処]

aa...aa から KDC の取得に失敗しました。

次の対処をしてください。

- ・レルム名が誤っていないか設定内容を確認してください。
- ・レルム名に対応した KDC があることを確認してください。

aa...aa : レルム名

### KAPM15223-E (Linux の場合)

An unexpected error occurred. (KDC = aa...aa)

[対処]

予期しないエラーが発生しました。

再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa : KDC

### KAPM15224-W (Linux の場合)

The specified user is not registered in the DBMS as a user of the Kerberos authentication method. (user id = aa...aa)

[対処]

指定したユーザーは、Kerberos 認証方式のユーザーとして DBMS に登録されていません。

指定したユーザーの認証方式を Kerberos に変更するか、または新たに Kerberos 認証方式のユーザーを作成してください。

### KAPM15225-W (Linux の場合)

The configuration file contains a syntax error. (line number = aa...aa, value = bb...bb)

[対処]

設定ファイルに構文エラーがあります。

aa...aa 行目の bb...bb に構文エラーがあります。設定ファイルを見直して再実行してください。

aa...aa: 行番号

bb...bb: 値

### KAPM15226-E (Linux の場合)

An information search user is not registered. (aa...aa = bb...bb)

[対処]

情報検索用ユーザーが登録されていません。

bb...bb の情報検索用ユーザーを登録してください。

aa...aa: 属性名

bb...bb: 属性値

### KAPM15227-I (Linux の場合)

Group linkage is enabled.

[対処]

グループ連携が有効です。

### KAPM15228-W (Linux の場合)

The external authentication group was not linked to because an authentication user was found on the DBMS.

[対処]

DBMS に認証ユーザーが見つかったため、外部認証グループ連携は行いません。

外部認証グループ連携を行う場合は、Hitachi Storage Command Suite 製品に登録されていないユーザーを指定してください。

### KAPM15229-I (Linux の場合)

Group acquisition for the server will now be checked. (aa...aa = bb...bb, host = cc...cc, port = dd...dd, protocol = ee...ee)

[対処]

サーバに対してグループ取得をチェックします。

aa...aa：属性名

bb...bb：属性値

cc...cc：ホスト

dd...dd：ポート

ee...ee：プロトコル

### KAPM15230-I (Linux の場合)

Group acquisition was successful.

[対処]

グループ取得に成功しました。

### KAPM15231-E (Linux の場合)

Group acquisition failed.

[対処]

グループ取得に失敗しました。

次の対処をしてください。

- ・ 指定したユーザーにグループが登録されていることを確認してください。
- ・ exauth.properties に設定されている対応したサーバの basedn を見直してください。

### KAPM15232-E (Linux の場合)

The group was not registered.

[対処]

グループが登録されていませんでした。

指定したユーザーにグループを登録してください。または、グループが登録されているユーザーを指定してください。

### KAPM15233-E (Linux の場合)

On the DNS server,the SRV record corresponding to the domain name is not defined. (domain name = aa...aa)

[対処]

DNS サーバにドメイン名に対応する SRV レコードが定義されていません。



次の対処をしてください。

- ・DNS サーバにドメイン名に対応した SRV レコードを定義してください。
- ・ドメイン名が誤っていないか設定内容を確認してください。

aa...aa：ドメイン名称

### KAPM15234-I (Linux の場合)

The DNS server has been referenced. (aa...aa = bb...bb, domain name = cc...cc)

[対処]

DNS サーバを参照します。

aa...aa：属性名

bb...bb：属性値

cc..cc：ドメイン名称

### KAPM15235-E (Linux の場合)

A server error occurred. (aa...aa = bb...bb)

[対処]

サーバエラーが発生しました。

次の対処をしてください。

1.exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。

2.hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

3.StartTLS で通信するときは、SSL の設定を確認してください。

4.OCSP が有効な場合、証明書が有効であるか確認してください。

5.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：属性名

bb...bb：属性値

### KAPM15236-E (Linux の場合)

A check cannot be performed because the group definition is invalid.

[対処]

グループ定義が不正のためチェックできません。

auth.group.mapping の値を見直してから再実行してください。

### KAPM15237-I (Linux の場合)

Group acquisition was successful. (aa...aa = bb...bb)

[対処]

グループ取得に成功しました。

aa...aa：属性名

bb...bb：属性値

### KAPM15238-E (Linux の場合)

Group acquisition failed. (aa...aa = bb...bb)

[対処]

グループ取得に失敗しました。

次の対処をしてください。

- ・ 指定したユーザーにグループが登録されていることを確認してください。
- ・ exauth.properties に設定されている対応したサーバの basedn を見直してください。

aa...aa：属性名

bb...bb：属性値

### KAPM15239-E (Linux の場合)

The group was not registered. (aa...aa = bb...bb)

[対処]

グループが登録されていませんでした。

指定したユーザーにグループを登録してください。または、グループが登録されているユーザーを指定してください。

aa...aa：属性名

bb...bb：属性値

### KAPM15240-E (Linux の場合)

On the DNS server,the SRV record corresponding to the domain name is not defined. (aa...aa = bb...bb)

[対処]

DNS サーバにドメイン名に対応する SRV レコードが定義されていません。

次の対処をしてください。

- ・ DNS サーバにドメイン名に対応した SRV レコードを定義してください。
- ・ ドメイン名が誤っていないか設定内容を確認してください。

aa...aa：属性名

bb...bb：属性値

### KAPM15241-E (Linux の場合)

An attempt to connect to the DNS server failed. (aa...aa = bb...bb)

[対処]

DNS サーバとの接続に失敗しました。

DNS サーバの設定内容を見直してください。

aa...aa：属性名

bb...bb：属性値

### KAPM15242-E (Linux の場合)

An unexpected error occurred on the DNS server. (aa...aa = bb...bb)

[対処]

DNS サーバで予期しないエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：属性名

bb...bb：属性値

### KAPM15243-E (Linux の場合)

The common items cannot be checked because they are not set correctly.

[対処]

共通項目が正しく設定されていないため、チェックできません。

共通項目の設定を見直して、再度実行してください。

### KAPM15244-I (Linux の場合)

The connection for realm aa...aa was checked.

[対処]

レルム aa...aa に関して接続を確認しました。

aa...aa：レルム名

### KAPM15245-I (Linux の場合)

A connection was successfully established. (aa...aa = bb...bb)

[対処]

接続に成功しました。

aa...aa：属性名

bb...bb：属性値

### KAPM15246-E (Linux の場合)

A connection attempt has failed. (aa...aa = bb...bb)

[対処]

接続に失敗しました。

外部認証サーバが正しく動作していることを確認したあと、次の対処をしてください。

LDAP の場合：

1.exauth.properties に設定されているホスト名または IP アドレス、ポート、およびプロトコルが正しいか確認してください。

2.ネットワークが正しく接続されているか確認してください。

3.ファイアウォールの設定を確認してください。

4.LDAP ディレクトリサーバが LDAPv3 プロトコルに対応（準拠）しているか確認してください。

5.StartTLS で通信するときは、SSL の設定内容を見直してください。StartTLS では、IP アドレスではなくホスト名を指定してください。

6.OCSP が有効な場合、証明書が有効であるか確認してください。

7.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口ご連絡してください。

RADIUS の場合：

1.exauth.properties に設定されているホスト名または IP アドレス、ポート、およびプロトコルが正しいか確認してください。

2.外部認証サーバに設定したクライアントのシークレットと、クライアントで設定したシークレットを確認して、再設定してください。

3.ネットワークが正しく接続されているか確認してください。

4.ファイアウォールの設定を確認してください。

5.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口ご連絡してください。

aa...aa：属性名

bb...bb：属性値

### KAPM15247-E (Linux の場合)

Authentication of the user account used for information searching has failed. (aa...aa = bb...bb)

[対処]

情報検索用のユーザーアカウントの認証に失敗しました。

次の対処をしてください。

LDAP 階層構造モデルの場合：

- ・情報検索用のユーザーアカウントの DN とパスワードを見直してから、hcmds64ldapuser コマンドを再実行してください。

LDAP フラットモデルの場合：

- ・hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていないことを確認してください。

aa...aa：属性名

bb...bb：属性値

### KAPM15248-E (Linux の場合)

The DN of the user account used for information searching was not found. (aa...aa = bb...bb)

[対処]

情報検索用のユーザーアカウントの DN が見つかりませんでした。

次の対処をしてください。

LDAP 階層構造モデルの場合：

- ・情報検索用のユーザーアカウントの DN を見直してから、hcmds64ldapuser コマンドを再実行してください。

LDAP フラットモデルの場合：

- ・hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていないことを確認してください。

aa...aa：属性名

bb...bb：属性値

### KAPM15249-E (Linux の場合)

Authentication of the specified user has failed. (aa...aa = bb...bb)

[対処]

指定したユーザーの認証に失敗しました。

次の対処をしてください。

LDAP の場合：

- 1.指定したユーザーを見直してください。ユーザーには、DN 形式ではなくユーザー名だけ指定してください。
- 2.指定したユーザーのパスワードを見直してください。
- 3.指定したユーザーが外部認証サーバに登録されていて、かつ有効になっているか確認してください。
- 4.exauth.properties に設定されている対応したサーバの basedn または attr を見直してください。
- 5.LDAP 階層構造モデルの場合、次の対処をしてください。

- ・hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

・情報検索用ユーザーに権限があるかどうか確認してください。

6.LDAP フラットモデルの場合、hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていないことを確認してください。

7.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

RADIUS の場合：

1.指定したユーザーを見直してください。

2.指定したユーザーのパスワードを見直してください。

3.指定したユーザーが外部認証サーバに登録されていて、かつ有効になっているか確認してください。

4.PAP または CHAP の設定が、有効になっているか確認してください。

5.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：属性名

bb...bb：属性値

### KAPM15250-E (Linux の場合)

The specified user was not found. (aa...aa = bb...bb)

[対処]

指定したユーザーが見つかりませんでした。

次の対処をしてください。

1.指定したユーザーを見直してください。ユーザーには、DN 形式ではなくユーザー名だけ指定してください。

2.指定したユーザーが外部認証サーバに登録されていて、かつ有効になっているか確認してください。

3.exauth.properties に設定されている対応したサーバの basedn または、attr を見直してください。

4.LDAP 階層構造モデルの場合、次の対処をしてください。

・hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。

・情報検索用ユーザーに権限があるかどうか確認してください。

5.LDAP フラットモデルの場合、hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていないことを確認してください。

6.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：属性名

bb...bb：属性値

### KAPM15251-E (Linux の場合)

The specified user was not found. (aa...aa = bb...bb)

[対処]

指定したユーザーが見つかりませんでした。

次の対処をしてください。

- 1.指定したユーザーが外部認証サーバに登録されているか確認してください。
- 2.exauth.properties に設定されている対応したサーバの basedn または attr を見直してください。
- 3.LDAP 階層構造モデルの場合、次の対処をしてください。
  - ・ hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。
  - ・ 情報検索用ユーザーに権限があるかどうか確認してください。

aa...aa：属性名

bb...bb：属性値

### KAPM15252-E (Linux の場合)

A dn value is invalid. (aa...aa = bb...bb)

[対処]

DN の値が不正です。

次の対処をしてください。

- 1.exauth.properties に設定されている対応したサーバの basedn を見直してください。
- 2.hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されている場合、次の対処をしてください。
  - ・ hcmds64ldapuser コマンドの DN オプションに指定した値を見直してください。

aa...aa：属性名

bb...bb：属性値

### KAPM15253-E (Linux の場合)

The JP1/Base connection could not be verified because the authentication user was not found in the DBMS.

[対処]

DBMS に認証ユーザーが見つかったため、JP1/Base への接続確認は行いません。

指定したユーザーを Suite 製品の DBMS から削除するか、Suite 製品の DB に登録されていないユーザーを指定してください。

### KAPM15254-E (Linux の場合)

HiCommand Base does not support this version of JP1/Base.

[対処]

JP1/Base は、未サポートのバージョンです。



JP1/Base10-00 以上を使用してください。

### KAPM15255-E (Linux の場合)

Acquisition of the JP1/Base version failed.

[対処]

JP1/Base のバージョンの取得に失敗しました。

プライマリーサーバにインストールされた JP1/Base が、正しく稼働していることを確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15256-E (Linux の場合)

An attempt to connect to JP1/Base failed.

[対処]

JP1/Base への接続に失敗しました。

プライマリーサーバにインストールされた JP1/Base が、正しく稼働していることを確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15257-E (Linux の場合)

JP1/Base initialization failed.

[対処]

JP1/Base の初期化に失敗しました。

プライマリーサーバにインストールされた JP1/Base が、正しく稼働していることを確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15258-I (Linux の場合)

The JP1/Base connection will now be checked.

[対処]

JP1/Base への接続チェックをします。

### KAPM15259-I (Linux の場合)

The JP1/Base connection was successfully checked.

[対処]

JP1/Base への接続チェックが成功しました。



### KAPM15260-E (Linux の場合)

JP1/Base user authentication failed.

[対処]

JP1/Base でユーザーの認証に失敗しました。

正しいユーザー ID またはパスワードを指定してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15261-E (Linux の場合)

JP1/Base authentication failed because the user ID or password is incorrect.

[対処]

ユーザー ID またはパスワードが異なるため、JP1/Base で認証に失敗しました。

正しいユーザー ID またはパスワードを指定してください。

### KAPM15262-I (Linux の場合)

HiCommand Base will now check whether user permission information can be acquired from JP1/Base.

[対処]

JP1/Base からユーザーの権限情報の取得確認を行います。

### KAPM15263-I (Linux の場合)

User permission information was successfully acquired from JP1/Base.

[対処]

JP1/Base からユーザーの権限情報の取得に成功しました。

### KAPM15264-E (Linux の場合)

Permissions have not been assigned to the user in JP1/Base.

[対処]

JP1/Base でユーザーに権限が付与されていません。

JP1/Base でユーザーに権限を付与してください。

### KAPM15265-E (Linux の場合)

JP1/Base is not installed.

[対処]

JP1/Base がインストールされていません。

プライマリーサーバと同一ホスト上に JP1/Base をインストールしてください。

### KAPM15266-E (Linux の場合)

Acquisition of user permission information from JP1/Base failed.

[対処]

JP1/Base からユーザーの権限情報の取得に失敗しました。

再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15267-E (Linux の場合)

This JP1/Base version is not supported.

[対処]

このバージョンの JP1/Base は未サポートです。

JP1/Base10-00 以上を使用してください。

### KAPM15268-I (Linux の場合)

The user permission information will now be acquired from JP1/Base and checked.

[対処]

JP1/Base からユーザーの権限情報を取得して確認します。

### KAPM15300-I (Linux の場合)

hcmdslicense3 コマンドを開始しました。

[対処]

hcmdslicense3 コマンドを開始しました。

### KAPM15301-I (Linux の場合)

hcmdslicense3 コマンドが成功しました。

[対処]

hcmdslicense3 コマンドが成功しました。

### KAPM15302-E (Linux の場合)

hcmdslicense3 コマンドが失敗しました。

[対処]

hcmdslicense3 コマンドが失敗しました。

### KAPM15303-I (Linux の場合)

aa...aa 関数を開始しました。

[対処]

関数が開始されました。

aa...aa：関数名

### KAPM15304-I (Linux の場合)

aa...aa 関数が終了しました。

[対処]

関数が終了しました。

aa...aa：関数名

### KAPM15305-E (Linux の場合)

インストールパスの取得に失敗しました。

[対処]

インストールパスの取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15306-E (Linux の場合)

オプションが不正です。

[対処]

コマンドのオプションが不正です。

オプションを確認してください。

### KAPM15307-E (Linux の場合)

ログファイルパス格納用のメモリ確保に失敗しました。

[対処]

ログファイルパス格納用のメモリ確保に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15308-E (Linux の場合)

ログの初期化に失敗しました。

[対処]

ログの初期化に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

#### KAPM15309-I (Linux の場合)

ライセンスの表示が成功しました。

[対処]

ライセンスの表示が成功しました。

#### KAPM15310-E (Linux の場合)

ライセンスの表示に失敗しました。

[対処]

ライセンスの表示に失敗しました。

#### KAPM15311-E (Linux の場合)

エンコードに失敗しました。

[対処]

エンコードに失敗しました。

#### KAPM15312-E (Linux の場合)

デコードに失敗しました。

[対処]

デコードに失敗しました。

#### KAPM15313-I (Linux の場合)

ライセンス登録処理を開始しました。

[対処]

ライセンス登録処理を開始しました。

#### KAPM15314-I (Linux の場合)

ライセンス削除処理を開始しました。

[対処]

ライセンス削除処理を開始しました。

#### KAPM15315-I (Linux の場合)

ライセンス表示処理を開始しました。

[対処]

ライセンス表示処理を開始しました。

### KAPM15316-I (Linux の場合)

ライセンスリセット処理を開始しました。

[対処]

ライセンスリセット処理を開始しました。

### KAPM15317-E (Linux の場合)

入力した総容量ライセンスはサポートしていません。

[対処]

入力した総容量ライセンスはサポートしていません。

有効なライセンスを入力してください。

### KAPM15318-E (Linux の場合)

入力したサーバ容量ライセンスはサポートしていません。

[対処]

入力したサーバ容量ライセンスはサポートしていません。

有効なライセンスを入力してください。

### KAPM15319-I (Linux の場合)

ライセンスキーを処理しました。(識別子 = aa...aa, 番号 = bb...bb)

[対処]

処理されたライセンス情報。

aa...aa : 識別子

bb...bb : 番号

### KAPM15320-I (Linux の場合)

aa...aa

[対処]

コマンドに指定したオプションが表示されます。

aa...aa : コマンドライン引数

### KAPM15321-E (Linux の場合)

A memory allocation error occurred.

[対処]

メモリー確保エラーが発生しました。

再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15322-E (Linux の場合)

Exclusion processing failed. (function = aa...aa, detailed error code = bb...bb)

[対処]

排他処理が失敗しました。

再度実行してください。それでも問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決に、詳細な調査が必要です。

障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：関数名

bb...bb：詳細なエラーコード

### KAPM15323-E (Linux の場合)

Exclusive control has failed.

[対処]

排他制御に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15324-E (Linux の場合)

Information related to the exclusion control failure will be output. (function name = aa...aa, detailed error code = bb...bb, processing time = cc...cc)

[対処]

排他制御の失敗に関する情報を出力します。

直前のメッセージに従って対処してください。

aa...aa：関数名

bb...bb：詳細なエラーコード

cc...cc：処理時間

### KAPM15325-E (Linux の場合)

An attempt to release the lock failed.

[対処]

排他の解除に失敗しました

再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15330-I (Linux の場合)

処理が正常に終了しました。(aa...aa : bb...bb) cc...cc

[対処]

処理が正常に終了しました。

aa...aa：リターンコード

bb...bb：エラーコード

cc...cc：ライセンス情報

### KAPM15331-E (Linux の場合)

システム環境が不正です。

[対処]

システム環境が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15332-E (Linux の場合)

ライセンスの有効期間が満了しています。

[対処]

ライセンスの有効期間が満了しています。

有効なライセンスキーまたはライセンスキーファイルを入力してください。

### KAPM15333-E (Linux の場合)

入力したライセンスキーが不正です。(aa...aa : bb...bb) cc...cc

[対処]

入力したライセンスキーが不正です。

有効なライセンスキーを入力してください。

aa...aa：リターンコード

bb...bb：エラーコード

cc...cc：ライセンス情報

### KAPM15334-E (Linux の場合)

入力したライセンスキーファイルがありません。

[対処]

入力したライセンスキーファイルがありません。  
有効なライセンスキーファイルを入力してください。

#### KAPM15335-E (Linux の場合)

入力されたライセンスキーファイルが不正です。  
[対処]  
入力されたライセンスキーファイルが不正です。  
有効なライセンスキーファイルを入力してください。

#### KAPM15336-E (Linux の場合)

ライセンスキーファイルに、処理の対象となるライセンスキーがありません。  
[対処]  
ライセンスキーファイルに、処理の対象となるライセンスキーがありません。  
有効なライセンスキーファイルを入力してください。

#### KAPM15337-E (Linux の場合)

削除すべきライセンスが存在しません。  
[対処]  
削除するライセンスがありません。  
削除するライセンスを指定し直してください。

#### KAPM15338-E (Linux の場合)

入力した Subscription ライセンスの有効期限が切れています。  
[対処]  
入力した Subscription ライセンスの有効期限が切れています。  
有効な Subscription ライセンスを入力してください。

#### KAPM15400-I (Linux の場合)

A Daemon will now start.  
[対処]  
常駐プロセスを起動します。

#### KAPM15401-I (Linux の場合)

A Daemon has stopped.  
[対処]



常駐プロセスを停止しました。

### KAPM15402-E (Linux の場合)

A Daemon has terminated abnormally. Code=[aa...aa]

[対処]

常駐プロセスが異常終了しました。 Code=[aa...aa]

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：常駐プロセスの終了コード

### KAPM15411-I (Linux の場合)

hcmdssvlog [aa...aa]{,[bb...bb],.....[.....]}

[対処]

コマンドに指定されたオプションを表示します。

aa...aa：コマンドライン引数

bb...bb：コマンドライン引数

### KAPM15417-E (Linux の場合)

An option is invalid. Code=[aa...aa], Data=[bb...bb]

[対処]

オプションの指定に誤りがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：発生箇所を示すコード

bb...bb：発生したオプションや値

### KAPM15418-E (Linux の場合)

An unexpected exception occurred.

[対処]

予期しない例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15422-E (Linux の場合)

The option is invalid.

[対処]

オプションの指定に誤りがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15423-E (Linux の場合)

The specified value of option is invalid. (option = aa...aa)

[対処]

オプションに指定した値に誤りがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：オプション名

### KAPM15424-E (Linux の場合)

The directory aa...aa does not exist.

[対処]

指定したディレクトリ aa...aa がありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ディレクトリ名

### KAPM15425-E (Linux の場合)

A file with the same name as the specified directory already exists. (file = aa...aa)

[対処]

ディレクトリに指定した文字列と同じ名前のファイルがあるため、この名前は指定できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM15426-E (Linux の場合)

The license information file does not exist in the specified directory. (license information file = aa...aa)

[対処]

指定したディレクトリには、ライセンス情報ファイルがありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ライセンス情報ファイル名

### KAPM15427-E (Linux の場合)

The license information file cannot be accessed. (license information file = aa...aa)

[対処]

ライセンス情報ファイルにアクセスできません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ライセンス情報ファイル名

### KAPM15428-E (Linux の場合)

The license information file might be corrupted. (license information file = aa...aa)

[対処]

ライセンス情報ファイルが壊れているおそれがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ライセンス情報ファイル名

### KAPM15429-E (Linux の場合)

The license information file at the transfer destination cannot be accessed. (license information file = aa...aa)

[対処]

移行先のライセンス情報ファイルにアクセスできません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ライセンス情報ファイル名

### KAPM15430-E (Linux の場合)

An attempt to write to the license information file failed. (license information file = aa...aa)

[対処]

ライセンス情報ファイルの書き込みに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ライセンス情報ファイル名

### KAPM15431-E (Linux の場合)

Comparison of the license definition files at the transfer source and transfer destination failed.

[対処]

移行元と移行先のライセンス情報ファイルが比較できなかったため、ライセンスの移行に失敗しました。原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15433-E (Linux の場合)

An attempt to give the license information file the hidden attribute failed.

[対処]

ライセンス情報ファイルの属性を変更できなかったため、ライセンスの移行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15434-E (Linux の場合)

An attempt to transfer license information in the DKC\_info format failed.

[対処]

DKC\_info 形式のライセンス情報の移行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15435-E (Linux の場合)

The numbers of license information items on the transfer source and the transfer destination do not match. (transfer source = aa...aa, transfer destination = bb...bb)

[対処]

移行先のライセンス情報の数が、移行元のライセンス情報の数と一致しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：移行元のライセンス情報の数

bb...bb：移行先のライセンス情報の数

### KAPM15436-E (Linux の場合)

The status lines of the license information files at the transfer source and transfer destination do not match. (line number = aa...aa)

[対処]

移行先のライセンス情報の内容が、移行元のライセンス情報の内容と一致しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：移行元のライセンス情報ファイルの行番号

### KAPM15437-E (Linux の場合)

The PPID values of the transfer source and transfer destination do not match. (transfer source = aa...aa, transfer destination = bb...bb)

[対処]

移行先の PPID の値が、移行元の PPID の値と一致しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：移行元の PPID の値

bb...bb：移行先の PPID の値

### KAPM15438-E (Linux の場合)

The device numbers of the transfer source and transfer destination do not match. (transfer source = aa...aa, transfer destination = bb...bb)

[対処]

移行先の DKC 製番が、移行元の DKC 製番と一致しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：移行元の DKC 製番

bb...bb：移行先の DKC 製番

### KAPM15439-E (Linux の場合)

The license key types of the transfer source and the transfer destination do not match. (transfer source = aa...aa, transfer destination = bb...bb)

[対処]

移行先のライセンスキー種別が、移行元のライセンスキー種別と一致しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：移行元のライセンスキー種別

bb...bb：移行先のライセンスキー種別

### KAPM15440-E (Linux の場合)

The device types of the transfer source and the transfer destination do not match. (transfer source = aa...aa, transfer destination = bb...bb)

[対処]

移行先の装置種別が、移行元の装置種別と一致しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：移行元の装置種別

bb...bb：移行先の装置種別

### KAPM15442-E (Linux の場合)

The license capacities of the transfer source and the transfer destination do not match. (transfer source = aa...aa, transfer destination = bb...bb)

[対処]

移行先のライセンス容量が、移行元のライセンス容量と一致しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：移行元のライセンス容量

bb...bb：移行先のライセンス容量

### KAPM15443-E (Linux の場合)

The expiration dates of the transfer source and the transfer destination do not match. (transfer source = aa...aa, transfer destination = bb...bb)

[対処]

移行先の満了日付が、移行元の満了日付と一致しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：移行元の満了日付

bb...bb：移行先の満了日付

### KAPM15444-E (Linux の場合)

The serial numbers of the transfer source and the transfer destination do not match. (transfer source = aa...aa, transfer destination = bb...bb)

[対処]

移行先のシリアル番号が、移行元のシリアル番号と一致しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：移行元のシリアル番号

bb...bb：移行先のシリアル番号

### KAPM15445-E (Linux の場合)

The license information file at the transfer destination cannot be accessed. (type = aa...aa)

[対処]

移行先のライセンス情報ファイルにアクセスできません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：製品名

### KAPM15446-E (Linux の場合)

The license information file at the transfer destination might be corrupted. (type = aa...aa)

[対処]

移行先のライセンス情報ファイルが壊れているおそれがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：製品名

### KAPM15447-E (Linux の場合)

Execution of the hcmdssethidenfile command failed.

[対処]

hcmdssethidenfile コマンドの実行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15448-I (Linux の場合)

The hcmdslicenseconvert command ended normally.

[対処]

hcmdslicenseconvert コマンドは正常終了しました。

### KAPM15449-E (Linux の場合)

An unexpected exception occurred.

[対処]

予期しない例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15450-I (Linux の場合)

hcmdslicenseconvert [aa...aa]{,[bb...bb],.....[.....]}

[対処]

コマンドに指定されたコマンドライン引数を表示します。

aa...aa : コマンドライン引数

bb...bb : コマンドライン引数

### KAPM15451-E (Linux の場合)

An attempt to transfer a license failed because the fixed character string inserted into the license information file on the transfer destination was invalid.

[対処]

移行先のライセンス情報ファイルに挿入された固定文字列の内容が誤っているため、ライセンスの移行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15452-I (Linux の場合)

License information before migration: aa...aa

[対処]

移行前のライセンス情報です。

aa...aa : ライセンス情報

### KAPM15460-I (Linux の場合)

The hcmds64chgjdk command started.

[対処]

hcmds64chgjdk コマンドを開始しました。

### KAPM15461-I (Linux の場合)

The hcmds64chgjdk command successfully ended.

[対処]

hcmds64chgjdk コマンドが成功しました。

### KAPM15462-E (Linux の場合)

The hcmds64chgjdk command failed.

[対処]

hcmds64chgjdk コマンドが失敗しました。

### KAPM15463-I (Linux の場合)

The aa...aa function started.



[対処]

関数が開始されました。

aa...aa：関数名

### KAPM15464-I (Linux の場合)

The aa...aa function ended.

[対処]

関数が終了しました。

aa...aa：関数名

### KAPM15465-E (Linux の場合)

Acquisition of the installation path failed.

[対処]

インストールパスの取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15466-E (Linux の場合)

One or more options are invalid.

[対処]

コマンドのオプションが不正です。

オプションを確認してください。

### KAPM15467-E (Linux の場合)

Allocation of memory to store the log file path failed.

[対処]

ログファイルパス格納用のメモリ確保に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15468-E (Linux の場合)

Log initialization failed.

[対処]

ログの初期化に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM15469-E (Linux の場合)

An internal error occurred.

[対処]

内部エラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM15470-E (Linux の場合)

A fatal error occurred.

[対処]

致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM15471-I (Linux の場合)

The hcmds64chgjdk command ended.

[対処]

hcmds64chgjdk コマンドが終了しました。

#### KAPM15472-I (Linux の場合)

The JDK being used was changed.

[対処]

使用する JDK を変更しました。

#### KAPM15473-I (Linux の場合)

The JDK being used was not changed.

[対処]

使用する JDK は変更されませんでした。

#### KAPM15474-E (Linux の場合)

The platform is not supported.

[対処]

対応プラットフォームではありません。

### KAPM15475-E (Linux の場合)

Creation of a symbolic link failed.

[対処]

シンボリックリンクの作成に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15476-W (Linux の場合)

A JDK could not be detected from the installation information of this OS.

[対処]

この OS のインストール情報から JDK を検出できませんでした。

この OS のインストール情報から JDK を検出できませんでした。

OS が Solaris または Linux の場合、Oracle JDK のインストール先をデフォルトから変更していると、Oracle JDK のインストール先を取得できないため、JDK の選択画面に Oracle JDK は表示されません。

使用する JDK を変更する場合は、「Use the Java Development Kit bundled with the product」または「Set the installation path to a Java Development Kit」を選択してください。

### KAPM15477-E (Linux の場合)

Detection of a JDK failed.

[対処]

インストールされている JDK の検出に失敗しました。

JDK のインストール状態を確認してください。それでも問題が解決しない場合は、JDK のインストールパスを直接指定してください。

### KAPM15478-I (Linux の場合)

JDK version = aa...aa

[対処]

JDK のバージョンを示します。

aa...aa : JDK のバージョン

### KAPM15479-I (Linux の場合)

JDK currently being used: name = aa...aa

[対処]

現在使用している JDK を示します。

aa...aa : JDK の種別を表す文字列

### KAPM15480-I (Linux の場合)

Selected JDK: name = aa...aa, installation path = bb...bb

[対処]

選択された JDK を示します。

aa...aa : JDK の種別を表す文字列

bb...bb : JDK のインストールパス

### KAPM15481-E (Linux の場合)

The file "aa...aa" does not exist.

[対処]

ファイルが存在しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : ファイル名

### KAPM15482-E (Linux の場合)

Execution of the aa...aa command failed.

[対処]

コマンドの実行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : コマンド名

### KAPM15483-I (Linux の場合)

Enter the number of the JDK to use.

[対処]

使用する JDK の番号を入力してください。

### KAPM15484-I (Linux の場合)

JDK currently being used: aa...aa

[対処]

現在使用している JDK を示します。

aa...aa : JDK の種別を表す文字列

#### KAPM15485-I (Linux の場合)

Enter the JDK installation path.

[対処]

JDK がインストールされているパスを入力してください。

#### KAPM15486-I (Linux の場合)

To maintain the current settings, do not enter anything, and then press [Enter].

[対処]

設定を変更しない場合は、何も入力しないで [Enter] キーを押してしてください。

#### KAPM15487-I (Linux の場合)

Bundled JDK

[対処]

バンドル版の JDK を示す文字列です。

#### KAPM15488-I (Linux の場合)

Enter the JDK installation path.

[対処]

JDK のインストールパスを入力する。

#### KAPM15489-E (Linux の場合)

The specified value is invalid.

[対処]

入力した値は不正です。

入力する値を確認してください。

#### KAPM15490-E (Linux の場合)

The specified JDK could not be used.

[対処]

指定した JDK は使用できませんでした。

JDK のインストール状態を確認してください。

### KAPM15491-I (Linux の場合)

Detected JDK: name = aa...aa, installation path = bb...bb

[対処]

検出された JDK を示します。

aa...aa : JDK の種別を表す文字列

bb...bb : JDK のインストールパス

### KAPM15492-E (Linux の場合)

The file system at the installation destination is not NTFS.

[対処]

インストール先のファイルシステムが NTFS ではありません。

### KAPM15493-E (Linux の場合)

An error occurred during execution of the aa...aa command.

[対処]

コマンドでエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : コマンド名

### KAPM15494-E (Linux の場合)

An attempt to copy from the file "aa...aa" to the file "bb...bb" failed.

[対処]

ファイルのコピーに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : コピー元ファイル名

bb...bb : コピー先ファイル名

### KAPM15495-E (Linux の場合)

An attempt to edit the file "aa...aa" failed.

[対処]

ファイルの編集に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM15496-I (Linux の場合)

The command was executed. (command name = aa...aa, return code = bb...bb)

[対処]

コマンドを実行しました。

aa...aa：コマンド名

bb...bb：リターンコード

### KAPM15497-E (Linux の場合)

A memory allocation error occurred.

[対処]

メモリの確保に失敗しました。

再度実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15500-I (Linux の場合)

Execution of the "aa...aa" command has started.

[対処]

aa...aa コマンドの処理を開始しました。

aa...aa：コマンド名

### KAPM15501-I (Linux の場合)

The command was executed. (command name = aa...aa, return code = bb...bb)

[対処]

コマンドを実行しました。

aa...aa：コマンド名

bb...bb：リターンコード

### KAPM15502-E (Linux の場合)

The error has occurred in aa...aa command. code=bb...bb

[対処]

aa...aa コマンドの実行時にエラーが発生しました。

コマンドの指定に誤りがないことを確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：コマンド

bb...bb：エラーコード

### KAPM15503-I (Linux の場合)

aa...aa

[対処]

コマンドに指定したオプションが表示されます。

aa...aa：コマンドライン引数

### KAPM15504-E (Linux の場合)

An error occurred in an internal function. (function = aa...aa, error code = bb...bb)

[対処]

内部関数でエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：関数

bb...bb：エラーコード

### KAPM15505-E (Linux の場合)

Log initialization failed.

[対処]

ログの初期化に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15506-E (Linux の場合)

Acquisition of the installation path failed.

[対処]

インストールパスの取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15507-E (Linux の場合)

Allocation of memory to store the log file path failed.

[対処]

ログファイルパス格納用のメモリ確保に失敗しました。



原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15510-I (Linux の場合)

The hcmsdbpdl command ended successfully.

[対処]

hcmsdbpdl コマンドが終了しました。

### KAPM15511-E (Linux の場合)

Execution of the hcmsdbpdl command failed.

[対処]

hcmsdbpdl コマンドが失敗しました。

直前のメッセージ KAPMxxxxx-E を参照してください。

### KAPM15512-E (Linux の場合)

An option is invalid.

[対処]

オプションが不正です。

正しいオプションを指定してコマンドを再実行してください。

### KAPM15513-E (Linux の場合)

The directory does not exist. (directory path = aa...aa)

[対処]

ディレクトリがありません。

ディレクトリがあるか確認してください。

aa...aa：ディレクトリのパス

### KAPM15514-E (Linux の場合)

Hitachi Command Suite Common Component has not been installed.

[対処]

Hitachi Command Suite 共通コンポーネントがインストールされていません。

Hitachi Command Suite 共通コンポーネントがインストールされていることを確認してください。

### KAPM15515-E (Linux の場合)

Execution of the pdls command failed.

[対処]

pdls コマンドが失敗しました。

DBMS を起動してください。

DBMS がすでに起動している場合は、原因究明と問題の解決に、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15516-I (Linux の場合)

The pdls command execution results: aa...aa

[対処]

pdls コマンドの実行結果です。

aa...aa : 実行するコマンドの画面出力

### KAPM15517-I (Linux の場合)

The hcmsdbpdls command has started.

[対処]

hcmsdbpdls コマンドを開始しました。

### KAPM15518-I (Linux の場合)

A connection with HiRDB has been established.

[対処]

HiRDB への接続がありました。

### KAPM15519-I (Linux の場合)

A connection with HiRDB has not been established.

[対処]

HiRDB への接続がありませんでした。

### KAPM15520-E (Linux の場合)

An attempt to output a file has failed. (file path = aa...aa)

[対処]

An attempt to output a file has failed.

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa : ファイルのパス

### KAPM15521-E (Linux の場合)

The path is not an absolute path. (file path = aa...aa)

[対処]

The path is not an absolute path. (file path = aa...aa)

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイルのパス

### KAPM15522-E (Linux の場合)

Acquisition of the HiCommand Base installation path failed.

[対処]

HiCommand Base のインストールディレクトリの取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15523-E (Linux の場合)

An attempt to set the environment variable has failed.

[対処]

環境変数の設定に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15524-W (Linux の場合)

An attempt to delete the file failed. (file path = aa...aa)

[対処]

ファイルの削除に失敗しました。

次のことを確認したあと、手動で CSV ファイルを削除してください。

- ・ファイルが使用中でないか
- ・アクセス権は正しいか

aa...aa：ファイルのパス

### KAPM15525-E (Linux の場合)

An attempt to delete the file to which the HiRDB connection status is output failed. (file path = aa...aa)

[対処]

HiRDB の接続状態を出力するファイルの削除に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイルのパス

### KAPM15526-E (Linux の場合)

Analysis of the pdls results failed.

[対処]

pdls 結果の解析に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15527-E (Linux の場合)

Memory allocation failed.

[対処]

メモリの確保に失敗しました。

再度実行してください。それでも問題が解決しない場合は、保守情報を取得し、問い合わせ窓口にご連絡してください。

### KAPM15528-E (Linux の場合)

An error occurred in an internal function. (function = aa...aa, error code = bb...bb)

[対処]

内部関数でエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：関数

bb...bb：エラーコード

### KAPM15529-E (Linux の場合)

One or more arguments specified for the hcndsPutenv function are invalid.

[対処]

hcndsPutenv 関数に指定した引数が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15530-W (Linux の場合)

An attempt to output the execution results of the pdls command to the log file failed.

[対処]

pdls コマンドの実行結果をログファイルに出力することに失敗しました。

### KAPM15550-E (Linux の場合)

Acquisition of the version of aa...aa failed.

[対処]

製品のバージョン情報取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：製品名称

### KAPM15551-E (Linux の場合)

The system environment is invalid.

[対処]

システム環境が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15552-E (Linux の場合)

Reading of the file failed. (file name = aa...aa)

[対処]

ファイルの読み込みに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイルのパス

### KAPM15553-E (Linux の場合)

The product version of the backup is different from the product version of the current environment.

[対処]

hcmds64db コマンドのバックアップデータに含まれる製品のバージョンとリストア環境の製品バージョンが異なります。

リストア先の製品のバージョンを、バックアップ時の製品のバージョンと同じにしてから、コマンドを再実行してください。

それでも問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決に、詳細な調査が必要です。

障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15554-W (Linux の場合)

Deletion of a file failed. (file name = aa...aa)

[対処]

このコマンドで使用する一時ファイルの削除に失敗しました。

ファイルがある場合は、次のことを確認してください。

- ・ファイルが使用中でないか
- ・アクセス権は正しいか

そのあと、手動でファイルを削除してから、コマンドを再実行してください。

それでも問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決に、詳細な調査が必要です。

障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイルのパス

### KAPM15555-W (Linux の場合)

Deletion of a directory failed. (directory name = aa...aa)

[対処]

このコマンドで使用する一時ディレクトリの削除に失敗しました。

ディレクトリがある場合は、次のことを確認してください。

- ・ディレクトリが使用中でないか
- ・アクセス権は正しいか

そのあと、手動でディレクトリを削除してから、コマンドを再実行してください。

それでも問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決に、詳細な調査が必要です。

障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ディレクトリのパス

### KAPM15556-W (Linux の場合)

Creation of a directory failed. (directory name = aa...aa)

[対処]

このコマンドで使用する一時ディレクトリの作成に失敗しました。

次のことを確認したあと、コマンドを再実行してください。それでも問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決に、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

- ・アクセス権は正しいか

aa...aa：ディレクトリのパス

### KAPM15557-E (Linux の場合)

The configuration of the product when it was backed up is different from the configuration of the product in the current environment.

[対処]

バックアップ時の製品の構成と現在の環境の製品の構成が異なります。

リストア先の製品の構成を、バックアップ時の製品の構成と同じにしてから、コマンドを再実行してください。

それでも問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決に、詳細な調査が必要です。

障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15560-I (Linux の場合)

The host name was changed successfully. (before = aa...aa, after = bb...bb)

[対処]

ホスト名の変更に成功しました。

aa...aa：変更前のホスト名

bb...bb：変更後のホスト名

### KAPM15561-I (Linux の場合)

The set host name will now be displayed. (host name = aa...aa)

[対処]

設定されているホスト名を表示します。

aa...aa：ホスト名

### KAPM15562-E (Linux の場合)

One or more arguments are invalid.

[対処]

引数が不正です。

引数を確認してください。

### KAPM15563-E (Linux の場合)

The specified host name is invalid.

[対処]

指定したホスト名が不正です。

指定したホスト名を確認してください。

### KAPM15564-E (Linux の場合)

The configuration file could not be accessed.

[対処]

設定ファイルにアクセスできませんでした。

次のことを確認してください。

- ・ httpsd.conf ファイルが存在しているか
- ・ httpsd.conf ファイルが使用中でないか
- ・ httpsd.conf ファイルの作成ディレクトリは適切か

### KAPM15565-E (Linux の場合)

The configuration file format is invalid.

[対処]

設定ファイルの形式が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15566-E (Linux の場合)

An unexpected error occurred.

[対処]

予期しないエラーが発生しました。

再度実行してください。それでも問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決に、詳細な調査が必要です。

障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15567-E (Linux の場合)

An attempt to acquire the installation path has failed.

[対処]

インストールパスの取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15568-E (Linux の場合)

A memory allocation error occurred.

[対処]

メモリー確保エラーが発生しました。

再度実行してください。それでも問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決に、詳細な調査が必要です。

障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。



### KAPM15569-E (Linux の場合)

An attempt to output a file has failed.

[対処]

ファイルの出力に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口ご連絡してください。

### KAPM15570-E (Linux の場合)

Log initialization failed.

[対処]

ログの初期化に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口ご連絡してください。

### KAPM15580-E (Linux の場合)

One or more arguments are invalid.

[対処]

引数が不正です。

引数を確認してください。

### KAPM15581-E (Linux の場合)

An unexpected error occurred.

[対処]

予期しないエラーが発生しました。

再度実行してください。それでも問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決に、詳細な調査が必要です。

障害情報を収集し、障害対応窓口ご連絡してください。

### KAPM15582-E (Linux の場合)

An attempt to acquire the installation path has failed.

[対処]

インストールパスの取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口ご連絡してください。

### KAPM15583-E (Linux の場合)

A memory allocation error occurred.

[対処]

メモリー確保エラーが発生しました。

再度実行してください。それでも問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決に、詳細な調査が必要です。

障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15584-E (Linux の場合)

Log initialization failed.

[対処]

ログの初期化に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15585-E (Linux の場合)

The service will not be stopped because the status of the service could not be confirmed.  
(service name = aa...aa)

[対処]

サービスの状態が確認できなかったため、このサービスの停止処理は実行しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：サービス表示名

### KAPM15586-E (Linux の場合)

The service will not be started because the status of the service could not be confirmed.  
(service name = aa...aa)

[対処]

サービスの状態が確認できなかったため、このサービスの起動処理は実行しません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：サービス表示名

### KAPM15587-E (Linux の場合)

Acquisition of the displayed service name failed. (service name = aa...aa)

[対処]

サービス表示名の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：サービス名

### KAPM15588-E (Linux の場合)

The Win32API has failed. API name=aa...aa, error code=bb...bb

[対処]

WIN32API でエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：WIN32API 名

bb...bb：GetLastError()の結果

### KAPM15608-I (Linux の場合)

JDK currently being used: aa...aa [bb...bb]

[対処]

現在使用している JDK を示します。

aa...aa：JDK の種別を表す文字列

bb...bb：JDK のインストールパス

### KAPM15609-W (Linux の場合)

An attempt to get the symbolic link information failed.

[対処]

シンボリックリンク情報の取得に失敗しました。

### KAPM15610-E (Linux の場合)

Execution of the readlink function failed. (error code = aa...aa)

[対処]

readlink 関数の実行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：エラーコード

### KAPM15611-E (Linux の場合)

Addition of a parameter to the sysconf.cfg file failed.

[対処]

sysconf.cfg ファイルへのパラメーター追加に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15612-E (Linux の場合)

The JDK version check failed. (version = aa...aa)

[対処]

JDK のバージョンチェックに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : バージョン

### KAPM15613-E (Linux の場合)

Information about supported JDK versions could not be acquired.

[対処]

サポートしている JDK の情報を取得できませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15614-E (Linux の場合)

Execution of the aa...aa function failed. (error code = bb...bb)

[対処]

aa...aa 関数の実行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa : 関数名

bb...bb : エラーコード

### KAPM15615-W (Linux の場合)

An attempt to check whether the JDK is the 64-bit version failed.

[対処]

JDK が 64 ビット版かどうかの確認に失敗しました。

64bit 版 JDK のインストール状態を確認してください。

### KAPM15616-E (Linux の場合)

A Win32 API function failed. (API function name = aa...aa, error code = bb...bb)

[対処]

WIN32API でエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa : WIN32API 名

bb...bb : GetLastError()の結果

### KAPM15620-I (Linux の場合)

The method has started.

[対処]

メソッドを開始しました。

### KAPM15621-I (Linux の場合)

The method has finished.

[対処]

メソッドが終了しました。

### KAPM15622-I (Linux の場合)

The hcnds64dbrepair command has started.

[対処]

hcnds64dbrepair コマンドを開始しました。

### KAPM15623-I (Linux の場合)

The hcnds64dbrepair command has finished.

[対処]

hcnds64dbrepair コマンドが終了しました。

### KAPM15624-E (Linux の場合)

The hcnds64dbrepair command cannot be executed in a standby system. Execute this command in an online system.

[対処]

待機系では実行できません。実行系で実行してください。

実行系で実行してください。

### KAPM15625-E (Linux の場合)

The value of hcmds.home could not be acquired.

[対処]

hcmds.home の値を取得できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15626-E (Linux の場合)

An option is invalid.

[対処]

オプションが不正です。

正しいオプションを指定して、コマンドを再実行してください。

### KAPM15627-E (Linux の場合)

No value has been specified for an option.

[対処]

オプションの値が指定されていません。

正しいオプションを指定して、コマンドを再実行してください。

### KAPM15628-E (Linux の場合)

The backup data is invalid.

[対処]

指定したバックアップデータが不正のため続行できません。

ほかのバックアップデータを指定して、コマンドを再実行してください。

### KAPM15629-E (Linux の場合)

A fatal error occurred.

[対処]

致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15630-I (Linux の場合)

The parameter definition file has been backed up.

[対処]

パラメーター定義ファイルのバックアップを完了しました。

### KAPM15631-I (Linux の場合)

The backup file of the parameter definition file has been deleted.

[対処]

パラメーター定義ファイルのバックアップファイルが削除されました。

### KAPM15632-E (Linux の場合)

An attempt to execute the aa...aa command has failed.

[対処]

aa...aa コマンドの実行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：コマンド名

### KAPM15633-E (Linux の場合)

An attempt to acquire the key name has failed.

[対処]

キー名の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15634-E (Linux の場合)

An attempt to acquire a value has failed.

[対処]

値の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15635-E (Linux の場合)

HiRDB has not been set up.

[対処]

HiRDB がセットアップされていないため、続行できません。

### KAPM15636-E (Linux の場合)

The backup data format contains an error. (target data = aa...aa)

[対処]

バックアップデータの形式に誤りがあります。

ほかのバックアップデータを指定して、コマンドを再実行してください。

aa...aa：対象データ

### KAPM15637-E (Linux の場合)

An attempt to extract the archive file has failed.

[対処]

アーカイブファイルの展開に失敗しました。

ほかのバックアップデータを指定して、コマンドを再実行してください。

### KAPM15638-E (Linux の場合)

Processing cannot be continued because the backed-up product data is insufficient.

[対処]

バックアップした製品のデータが足りないため、処理を続行できません。

インストールされている製品のバックアップデータを含む、ほかのバックアップデータを指定して、コマンドを再実行してください。

### KAPM15639-W (Linux の場合)

The installed product and backed-up product versions do not match.

[対処]

インストールされている製品とバックアップした製品のバージョンが異なります。

### KAPM15640-W (Linux の場合)

If you continue, the database might become corrupted. Do you want to continue? (y/n)

[default=n]

[対処]

処理を続行すると、データベースが壊れるおそれがあります。

データベースが壊れると問題がある場合は、操作を中断してください。データベースが壊れても問題ない場合だけ、処理を続行してください。

### KAPM15641-W (Linux の場合)

Are you sure you want to continue? (y/n) [default=n]



[対処]

処理を続行すると、データベースが壊れるおそれがあります。

データベースが壊れると問題がある場合は、操作を中断してください。データベースが壊れても問題ない場合だけ、処理を続行してください。

### KAPM15642-E (Linux の場合)

An exception occurred.

[対処]

例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15643-I (Linux の場合)

The unsetup operation has started.

[対処]

アンセットアップを開始しました。

### KAPM15644-I (Linux の場合)

The unsetup operation has ended.

[対処]

アンセットアップが終了しました。

### KAPM15645-I (Linux の場合)

Setup has started.

[対処]

セットアップを開始しました。

### KAPM15646-I (Linux の場合)

Setup has ended.

[対処]

セットアップが終了しました。

### KAPM15647-E (Linux の場合)

The aa...aa file was not found.

[対処]

ファイルが見つかりませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM15648-E (Linux の場合)

The aa...aa file could not be read.

[対処]

ファイルの読み込みに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM15649-E (Linux の場合)

The aa...aa directory could not be deleted.

[対処]

ディレクトリの削除に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ディレクトリ名

### KAPM15650-E (Linux の場合)

You cannot continue because the parameter definition file is insufficient.

[対処]

パラメーター定義ファイルが足りないため、続行できません。

### KAPM15651-W (Linux の場合)

Processing of the hcmsgs64dbrepair command was interrupted.

[対処]

hcmsgs64dbrepair コマンドの処理を中断しました。

### KAPM15652-I (Linux の場合)

Version information is output. (product name = aa...aa, installed product version = bb...bb, backup data version = cc...cc)

[対処]

バージョン情報を出力します。

aa...aa：製品名

bb...bb：インストール済み製品バージョン

cc...cc：バックアップデータの製品バージョン

### KAPM15653-E (Linux の場合)

The unsetup operation on the database has failed.

[対処]

データベースのアンセットアップに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15655-E (Linux の場合)

Starting of the HiRDB service has failed.

[対処]

HiRDB サービスの起動に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15656-I (Linux の場合)

Data import was successful.

[対処]

データのインポートに成功しました。

### KAPM15657-E (Linux の場合)

An attempt to re-create the database has failed.

[対処]

データベースの再作成に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15658-E (Linux の場合)

An attempt to import data has failed.

[対処]

データのインポートに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15659-E (Linux の場合)

The data to be imported was not found in the specified directory. (product name = aa...aa)

[対処]

インポートするデータがありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：製品名

### KAPM15660-I (Linux の場合)

Processing ended normally.

[対処]

処理は正常に終了しました。

### KAPM15661-E (Linux の場合)

An attempt to clear a DBMS environment variable has failed.

[対処]

DBMS クライアント環境変数の削除に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15662-E (Linux の場合)

An attempt to stop the service or the DBMS has failed.

[対処]

サービスまたはデータベースの停止に失敗しました。

hcnds64dbrepair コマンド実行前に、hcnds64srv コマンドですべてのサービス停止を実行してください。停止しない場合は障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15663-E (Linux の場合)

An internal error occurred.

[対処]

内部エラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15664-E (Linux の場合)

The "bb...bb" file to be used by "aa...aa" does not exist.

[対処]

必要なファイルがありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：機能名

bb...bb：ファイル名

### KAPM15665-E (Linux の場合)

An attempt to write to the file has failed. (file name = aa...aa)

[対処]

ファイルの書き込みに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM15667-I (Linux の場合)

The value of parameter aa...aa is bb...bb.

[対処]

パラメーターの値を出力します。

aa...aa：変数名

bb...bb：値

### KAPM15720-E (Linux の場合)

An exception occurred.

[対処]

例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15723-I (Linux の場合)

The hcmds64dbuser command will now start.

[対処]

hcmds64dbuser コマンドを開始しました。

### KAPM15724-I (Linux の場合)

The command hcmds64dbuser will now finish.

[対処]

hcmds64dbuser コマンドが終了しました。

### KAPM15726-E (Linux の場合)

An option is invalid.

[対処]

オプションが誤っています。

正しいオプションを指定してください。

### KAPM15727-E (Linux の場合)

The command cannot be executed because the database is down.

[対処]

データベースが停止しているため、コマンドを実行できません。

次のことを確認したあと、コマンドを再度実行してください。

- ・ DBMS が起動していること。
- ・ DBMS がセットアップされていること。

### KAPM15728-E (Linux の場合)

hcmds.home is not specified in the Java system properties.

[対処]

Java のシステムプロパティに hcmdс.home が設定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15729-E (Linux の場合)

An error occurred during reading of a library. library path = aa...aa

[対処]

ライブラリーの読み取りでエラーが発生しました。ライブラリーのパス=aa...aa

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ライブラリーのパス

### KAPM15730-E (Linux の場合)

The system environment is invalid.

[対処]

システム環境が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15731-E (Linux の場合)

An error occurred in an internal function. (function = aa...aa, error code = bb...bb)

[対処]

内部関数でエラーが発生しました。

再度実行してください。問題が解決しない場合は、保守情報を取得し、顧客問い合わせ窓口にご連絡してください。

aa...aa：関数

bb...bb：エラーコード

### KAPM15732-E (Linux の場合)

A file was not found. (file name = aa...aa)

[対処]

ファイルが見つかりません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa: ファイル名

### KAPM15733-E (Linux の場合)

An attempt to access the file has failed. (file name = aa...aa)

[対処]

ファイルのアクセスに失敗しました。

再度実行してください。問題が解決しない場合は、保守情報を取得し、顧客問い合わせ窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM15748-E (Linux の場合)

The file format is invalid. (file name = aa...aa)

[対処]

ファイルが改ざんされています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM15749-E (Linux の場合)

An attempt to output a file failed. (file path = aa...aa)

[対処]

ファイルの出力に失敗しました。

再度実行してください。問題が解決しない場合は、保守情報を取得し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

aa...aa：ファイルのパス

### KAPM15750-I (Linux の場合)

The command was executed successfully.

[対処]

コマンドの実行に成功しました。

### KAPM15751-E (Linux の場合)

Command execution failed.

[対処]

コマンドの実行に失敗しました。

直前に KAPMxxxxxx-E メッセージがあれば、参照してください。

直前に KAPMxxxxxx-E メッセージがなければ、保守情報を取得し、顧客問い合わせ窓口に連絡してください。

### KAPM15752-I (Linux の場合)

The database user authentication information will now be changed. (type = aa...aa)

[対処]

DB ユーザーの認証情報を変更します。

aa...aa：プログラム種別

### KAPM15753-I (Linux の場合)

The database user authentication information will now be restored to default. (type = aa...aa)

[対処]

DB ユーザーの認証情報をデフォルトにします。

aa...aa：プログラム種別

### KAPM15754-I (Linux の場合)

The database user authentication information will now be reset. (type = aa...aa)



[対処]

DB ユーザーの認証情報をリセットします。

aa...aa：プログラム種別

### KAPM15755-E (Linux の場合)

An attempt to execute JNI failed.

[対処]

JNI の実行に失敗しました。

再度実行してください。問題が解決しない場合は、保守情報を取得し、顧客問い合わせ窓口にご連絡してください。

### KAPM15756-E (Linux の場合)

An error occurred during file I/O processing.

[対処]

ファイルの入出力処理でエラーが発生しました。

再度実行してください。問題が解決しない場合は、保守情報を取得し、顧客問い合わせ窓口にご連絡してください。

### KAPM15757-I (Linux の場合)

Registration processing was successful. (target = aa...aa, return code = bb...bb)

[対処]

登録処理が完了しました。

aa...aa：処理対象の情報

bb...bb：リターンコード

### KAPM15758-I (Linux の場合)

Deletion processing was successful. (target = aa...aa, return code = bb...bb)

[対処]

削除処理が成功しました。

aa...aa：処理対象の情報

bb...bb：リターンコード

### KAPM15759-E (Linux の場合)

An error occurred during access to the DBMS.

[対処]

DBMS へのアクセス中に障害が発生しました。

次の対処をしてください。

1. コマンドを再実行してください。
2. 共通コンポーネントの認証情報の変更で失敗した場合は、失敗したときに指定した newid の値を oldid と newid に指定し、newpass の値を oldpass と newpass に指定して再実行してください。
3. 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15760-E (Linux の場合)

An error occurred during access to the DBMS. (error code = aa...aa)

[対処]

DBMS へのアクセス中に障害が発生しました。

次の対処をしてください。

1. コマンドを再実行してください。
2. 共通コンポーネントの認証情報の変更で失敗した場合は、失敗したときに指定した newid の値を oldid と newid に指定し、newpass の値を oldpass と newpass に指定して再実行してください。
3. 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：エラーコード

### KAPM15765-E (Linux の場合)

The ID or password is invalid.

[対処]

ID またはパスワードが不正です。

次の対処をしてください。

1. 指定した ID またはパスワードが正しいか確認してください。
2. 指定した ID またはパスワードが使用できる文字であるか確認してください。
3. 指定した ID またはパスワードの長さが最大値を超えていないか確認してください。
4. 共通コンポーネントの ID とパスワードを指定していない場合は、hcmds64dbuser コマンドで共通コンポーネントの設定を行ってください。
5. 問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15766-E (Linux の場合)

The ID or password is invalid. (error code = aa...aa)

[対処]

ID またはパスワードが不正です。

次の対処をしてください。

- 1.指定した ID またはパスワードが正しいか確認してください。
  - 2.指定した ID またはパスワードが使用できる文字であるか確認してください。
  - 3.指定した ID またはパスワードの長さが最大値を超えていないか確認してください。
  - 4.共通コンポーネントの ID とパスワードを指定していない場合は、hcmds64dbuser コマンドで共通コンポーネントの設定を行ってください。
  - 5.問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決のため、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。
- aa...aa：エラーコード

### KAPM15767-I (Linux の場合)

Common Component is set to the default settings.

[対処]

共通コンポーネントの設定は、デフォルトです。

### KAPM15768-I (Linux の場合)

Common Component is not set to the default settings.

[対処]

共通コンポーネントの設定は、デフォルトではありません。

### KAPM15769-E (Linux の場合)

The specified ID cannot be used, because it is reserved.

[対処]

指定した ID は予約済みのため、使用できません。

別の ID を指定して、再度実行ください。

### KAPM15770-I (Linux の場合)

Confirm that the Common Component settings are the default settings.

[対処]

共通コンポーネントの設定が、デフォルトになっているか確認しています。

### KAPM15781-E (Linux の場合)

A fatal error occurred.

[対処]

致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM15782-E (Linux の場合)

The specified argument is invalid.

[対処]

指定した引数に誤りがあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM15783-I (Linux の場合)

The specified string contains one or more invalid characters.

[対処]

指定した文字列に使用禁止文字が含まれています。

#### KAPM15784-I (Linux の場合)

The command ended normally.

[対処]

コマンドは正常に終了しました。

#### KAPM15785-E (Linux の場合)

The specified string contains an invalid character.

[対処]

指定した文字列には使用できない文字が含まれています。

使用できる文字に変更したあと、コマンドを再実行してください。

#### KAPM15792-E (Linux の場合)

An option is invalid.

[対処]

オプションが誤っています。

正しいオプションを指定してください。

#### KAPM15793-E (Linux の場合)

An internal error occurred.

[対処]

内部エラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM15794-E (Linux の場合)

The file format is invalid.

[対処]

ファイルの形式が誤っています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

#### KAPM15800-I (Linux の場合)

The size of the work area was successfully changed.

[対処]

作業用領域サイズの変更に成功しました。

#### KAPM15801-I (Linux の場合)

The size of the system file area was successfully changed.

[対処]

システムファイル用領域サイズの変更に成功しました。

#### KAPM15802-I (Linux の場合)

Are you sure you want to execute the hcmdsdbchgwork command? (Y/N)

[対処]

コマンド実行を確認するメッセージ。

#### KAPM15804-I (Linux の場合)

The size of the work area is aa...aa.

[対処]

現在設定している作業表用領域のサイズが出力されます。

aa...aa：設定されているサイズ

#### KAPM15805-I (Linux の場合)

The size of the system file area is aa...aa.

[対処]

現在設定しているシステムファイル用領域のサイズが出力されます。

aa...aa：設定されているサイズ

#### KAPM15808-I (Linux の場合)

The command will now be executed. (specified command = aa...aa)

[対処]

コマンドを実行します。

aa...aa：実行するコマンドライン

#### KAPM15810-I (Linux の場合)

The size of the work area will now be changed.

[対処]

作業用領域サイズの変更を開始します。

#### KAPM15811-I (Linux の場合)

The size of the system file area will now be changed.

[対処]

システムファイル用領域サイズの変更を開始します。

#### KAPM15812-I (Linux の場合)

Change processing completed.

[対処]

変更処理が完了しました。

#### KAPM15813-I (Linux の場合)

The service and database were stopped.

[対処]

サービスおよびデータベースを停止しました。

#### KAPM15814-I (Linux の場合)

The HiRDB service was successfully stopped.

[対処]

HiRDB サービスの正常停止に成功しました。

### KAPM15815-I (Linux の場合)

bb...bb was set for the aa...aa key in the hcmsdbchgwork\_setting file.

[対処]

hcmsdbchgwork\_setting ファイルに値を書き込みました。

aa...aa：キー名

bb...bb：設定する値

### KAPM15816-I (Linux の場合)

The hcmsdbchgwork\_setting file was created.

[対処]

hcmsdbchgwork\_setting ファイルを作成しました。

### KAPM15820-E (Linux の場合)

HiRDB is not set up.

[対処]

HiRDB がセットアップされていないため、続行できません。

HiRDB のセットアップ状態を確認してください。

### KAPM15821-E (Linux の場合)

The HiRDB setup status is "Standby".

[対処]

HiRDB のセットアップ状態は待機系です。

スタンドアロンまたは実行系で実行してください。

### KAPM15822-E (Linux の場合)

Stopping of the service or database failed.

[対処]

サービスまたはデータベースの停止に失敗しました。

しばらく待ってから、hcms64srv コマンドに stop オプションを指定し、実行して、サービスと HiRDB が正常停止していることを確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15823-E (Linux の場合)

An internal error occurred.

[対処]

内部エラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15824-E (Linux の場合)

An unexpected exception occurred.

[対処]

予期しない例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15825-E (Linux の場合)

Starting of the HiRDB service failed.

[対処]

HiRDB サービスの起動に失敗しました。

しばらく待ってから、hcmds64srv コマンドに stop オプションを指定し、実行して、サービスと HiRDB が正常停止していることを確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15826-E (Linux の場合)

Stopping of the HiRDB service failed.

[対処]

HiRDB サービスの停止に失敗しました。

しばらく待ってから、hcmds64srv コマンドに stop オプションを指定し、実行して、サービスと HiRDB が正常停止していることを確認してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15827-E (Linux の場合)

Reading of the configuration file failed.

[対処]

設定ファイルが読み込めませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15828-E (Linux の場合)

One or more command options are invalid.



[対処]

コマンドのオプションが誤っています。  
正しいオプションを指定してコマンドを再実行してください。

### KAPM15829-E (Linux の場合)

A user operation interrupted the command execution.

[対処]

ユーザー操作によって中断されました。  
コマンドを実行する場合は、KAPM15802-I の応答入力で"Y"を指定してください。

### KAPM15830-E (Linux の場合)

hcmsdbchgwork command execution failed.

[対処]

hcmsdbchgwork コマンドの実行に失敗しました。  
原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15831-E (Linux の場合)

Command execution failed. (return code = aa...aa)

[対処]

コマンドの実行に失敗しました。  
原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。  
aa...aa：リターンコード

### KAPM15832-E (Linux の場合)

An invalid value is set in the aa...aa file.

[対処]

対象ファイルに正しくない値が設定されています。  
原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。  
aa...aa：ファイル名

### KAPM15833-E (Linux の場合)

An exception occurred during command execution.

[対処]

コマンドの実行中に例外が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15834-E (Linux の場合)

No command arguments are specified.

[対処]

コマンドの引数が指定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15840-I (Linux の場合)

The hcmdslicenseconvert3 command started.

[対処]

hcmdslicenseconvert3 コマンドを開始しました。

### KAPM15841-I (Linux の場合)

The hcmdslicenseconvert3 command finished successfully.

[対処]

hcmdslicenseconvert3 コマンドが終了しました。

### KAPM15842-E (Linux の場合)

The hcmdslicenseconvert3 command failed.

[対処]

hcmdslicenseconvert3 コマンドが失敗しました。

直前のメッセージに従って対処してください。

### KAPM15845-E (Linux の場合)

Acquisition of the HBase installation path failed.

[対処]

HBase のインストールパスの取得に失敗しました。

再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15846-E (Linux の場合)

Acquisition of the HBase64 installation path failed.

[対処]

HBase64 のインストールパスの取得に失敗しました。

再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15847-E (Linux の場合)

HBase is not installed.

[対処]

HBase がインストールされていません。

Hitachi Command Suite 共通コンポーネントがインストールされているか確認してください。

### KAPM15848-E (Linux の場合)

There is no license information file. (type = aa...aa)

[対処]

ライセンス情報ファイルがありません。

該当製品のライセンスが入力されていることを確認してください。ライセンスが入力されている場合、原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：製品種別

### KAPM15849-E (Linux の場合)

An option is invalid.

[対処]

オプションが誤っています。

オプションを確認してください。

### KAPM15850-E (Linux の場合)

An attempt to transfer the license information failed. (type = aa...aa)

[対処]

ライセンス情報ファイルの移行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：製品種別

### KAPM15852-E (Linux の場合)

A memory allocation error occurred.

[対処]

メモリー確保エラーが発生しました。

再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15853-E (Linux の場合)

A fatal error occurred.

[対処]

致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15854-W (Linux の場合)

Log initialization failed.

[対処]

ログの初期化に失敗しました。

### KAPM15855-W (Linux の場合)

The license information file at the transfer destination was overwritten. (type = aa...aa)

[対処]

移行先のライセンス情報ファイルを上書きしました。

aa...aa：製品種別

### KAPM15856-E (Linux の場合)

Modification of the file attribute failed. (file = aa...aa)

[対処]

ライセンス情報ファイルのファイル属性変更に失敗しました。

再実行してください。問題が解決しない場合は、原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイルパス

### KAPM15857-E (Linux の場合)

An error occurred in an internal function. (calling function = aa...aa, function used = bb...bb, notes = cc...cc, error code = dd...dd)

[対処]

内部関数でエラーが発生しました。  
次に続くメッセージを参照してください。

aa...aa：呼び出し関数

bb...bb：使用関数

cc...cc：備考

dd...dd：エラーコード

### KAPM15858-W (Linux の場合)

There is no license history. (type = aa...aa)

[対処]

ライセンス履歴がありません。

aa...aa：製品種別

### KAPM15859-W (Linux の場合)

An attempt to transfer the license history failed. (type = aa...aa)

[対処]

ライセンス履歴の移行に失敗しました。

aa...aa：製品種別

### KAPM15860-W (Linux の場合)

An attempt to transfer the license log file failed. (type = aa...aa)

[対処]

ライセンスログファイルの移行に失敗しました。

aa...aa：製品種別

### KAPM15861-W (Linux の場合)

Creation of the directory for backing up the license history failed. (type = aa...aa)

[対処]

ライセンス履歴を退避するディレクトリの作成に失敗しました。

aa...aa：製品種別

### KAPM15862-I (Linux の場合)

The license information file will now be migrated. (type = aa...aa)

[対処]

ライセンス情報ファイルを移行します。

aa...aa：製品種別

### KAPM15872-E (Linux の場合)

An option is incorrect.

[対処]

オプションが誤っています。

オプションの指定を見直してからコマンドを再実行してください。

### KAPM15873-E (Linux の場合)

An option is incorrect. (code = [aa...aa], data = [bb...bb])

[対処]

オプションが誤っています。

オプションの指定を見直してからコマンドを再実行してください。

aa...aa：誤っている個所を示すコード

bb...bb：誤りを含むオプションと値

### KAPM15874-I (Linux の場合)

hcmds64dbconvert [aa...aa]{,[bb...bb],...[...]}

[対処]

hcmds64dbconvert コマンドに指定したオプションを表示します。

aa...aa：コマンドライン引数

bb...bb：コマンドライン引数

### KAPM15875-I (Linux の場合)

The hcmd64dbconvert command started.

[対処]

hcmds64dbconvert コマンドを開始しました。

### KAPM15876-I (Linux の場合)

The hcmd64dbconvert command finished normally.

[対処]

hcmds64dbconvert コマンドは正常に終了しました。

### KAPM15900-I (Linux の場合)

Re-create the database in the following directory.

[対処]

以下のディレクトリにデータベースを再作成します。

### KAPM15901-I (Linux の場合)

Set the system area in the following directory.

[対処]

以下のディレクトリにシステム領域を設定します。

### KAPM15902-I (Linux の場合)

If you continue, the database will be re-created. Are you sure you want to continue? (y/n)

[default=n]

[対処]

続行すると、データベースを再作成します。続行してよろしいですか？

### KAPM15903-I (Linux の場合)

If you continue, the system area will be set. Are you sure you want to continue? (y/n)

[default=n]

[対処]

続行すると、システム領域を設定します。続行してよろしいですか？

### KAPM15904-E (Linux の場合)

An option is invalid.

[対処]

オプションに誤りがあります。

オプションの指定を見直してください。

### KAPM15905-E (Linux の場合)

The registered product is not supported by the hcnds64dbinit command. (product name = aa...aa)

[対処]

登録されている製品が hcnds64dbinit コマンドに対応していません。

データベースを回復するには、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15906-E (Linux の場合)

HiRDB has not been set up.

[対処]

HiRDB がセットアップされていません。

データベースを回復するには、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15907-E (Linux の場合)

Failed to stop the HiRDB service.

[対処]

HiRDB サービスの停止に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15908-E (Linux の場合)

An attempt to perform an unsetup of the database failed. Retry the operation. If the problem persists, contact customer support, who might ask you to collect troubleshooting information.

[対処]

データベースのアンセットアップに失敗しました。再実行してください。それでも問題が解決されない場合は、障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

再実行してください。それでも問題が解決されない場合は、障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15909-E (Linux の場合)

Failed to start the HiRDB service.

[対処]

HiRDB サービスの起動に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15910-E (Linux の場合)

Failed to re-create the database. Remove the cause of the failure to create the database, and then try again. If the problem persists, contact customer support, who might ask you to collect troubleshooting information.



[対処]

データベースの再作成に失敗しました。データベースの作成に失敗した原因を取り除いてから再実行してください。

問題が解決されない場合は、障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

次のことを確認して hcmds64dbinit コマンドを再実行してください。

- ・ クラスタ環境の場合、HCS 用のクラスタ登録サービスがすべて監視対象外になっているか。
- ・ データベース作成先のファイルシステムの容量に十分な空き領域があるか。
- ・ データベース作成先のパスに、空白が含まれていないか。

問題が解決されない場合は、障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15911-E (Linux の場合)

A command of the registered product failed. (product name = aa...aa)

[対処]

登録されている製品のコマンドが失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：製品名

### KAPM15912-E (Linux の場合)

A fatal error occurred.

[対処]

致命的なエラーが発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15913-W (Linux の場合)

An attempt to delete a temporary directory failed. Manually delete the directory. (path = aa...aa)

[対処]

一時ディレクトリの削除に失敗したため、ディレクトリが残っています。手動で削除してください。手動で削除してください。

aa...aa：パス

### KAPM15914-I (Linux の場合)

Processing ended normally.

[対処]

処理は正常に終了しました。

### KAPM15915-E (Linux の場合)

The parameter definition file of a higher-level product required to re-create the database is corrupted. Restore the parameter definition file, and then try again. (product name = aa...aa)

[対処]

データベース再作成に必要な上位製品のパラメーター定義ファイルが破損しています。パラメーター定義ファイルを復元してから再実行してください。

パラメーター定義ファイルを復元してから再実行してください。

aa...aa：製品名

### KAPM15916-E (Linux の場合)

The process for re-creating the database will stop because the setup destination of the database cannot be acquired.

[対処]

データベースのセットアップ先が取得できないため、データベース再作成処理を中断します。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15917-E (Linux の場合)

The specified directory path is invalid. (path = aa...aa) Specify another directory.

[対処]

指定したディレクトリのパスが不正です。

別のディレクトリを指定してください。

aa...aa：パス

### KAPM15918-E (Linux の場合)

The database setup file remains because an attempt to delete it failed. (path = aa...aa)  
Manually delete the file.

[対処]

データベースのセットアップファイルの削除に失敗したため、ファイルが残っています。手動で削除してください。

手動で削除してください。

aa...aa：パス

### KAPM15919-I (Linux の場合)

Re-create the database as the online system of the cluster system in the directory below.

[対処]

以下のディレクトリにクラスタシステムの実行系としてデータベースを再作成します。

### KAPM15920-I (Linux の場合)

The method started.

[対処]

メソッドを開始しました。

### KAPM15921-I (Linux の場合)

The method finished.

[対処]

メソッドを終了しました。

### KAPM15922-I (Linux の場合)

The hcmds64dbinit command started.

[対処]

hcmds64dbinit コマンドが開始しました。

### KAPM15923-I (Linux の場合)

The hcmds64dbinit command finished.

[対処]

hcmds64dbinit コマンドが終了しました。

### KAPM15924-I (Linux の場合)

Read processing of a recovery file was performed.

[対処]

リカバリファイルの読み込み処理を実行しました。

### KAPM15925-E (Linux の場合)

A file with the same name as the specified directory name already exists. (path = aa...aa)

[対処]

指定したディレクトリ名は、すでにファイルとしてあります。

databasepath オプションで指定したディレクトリのパスを見直してください。

aa...aa : パス

### KAPM15926-E (Linux の場合)

An exception occurred.

[対処]

例外が発生しました。

前後のメッセージの対処に従ってください。

### KAPM15927-E (Linux の場合)

The absolute path of the location to which the system area was installed cannot be acquired.

[対処]

システム領域のインストールされた絶対パスが取得できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15928-E (Linux の場合)

The contents of the hcmsdsbinit.ini file are invalid.

[対処]

hcmsdsbinit.ini ファイルの内容が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15929-E (Linux の場合)

The hcmsdsbset.ini file does not exist.

[対処]

hcmsdsbset.ini ファイルがありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15930-E (Linux の場合)

The hcmsdsbsetCheck.ini file does not exist.

[対処]

hcmsdsbsetCheck.ini ファイルがありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15931-E (Linux の場合)

The hcmdsdbsetOrder.ini file does not exist.

[対処]

hcmdsdbsetOrder.ini ファイルがありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15932-I (Linux の場合)

HiRDB is in a stand-alone setup.

[対処]

HiRDB はスタンドアロンとしてセットアップされています。

### KAPM15933-I (Linux の場合)

HiRDB is in an online setup.

[対処]

HiRDB は実行系としてセットアップされています。

### KAPM15934-I (Linux の場合)

HiRDB is in a standby setup.

[対処]

HiRDB は待機系としてセットアップされています。

### KAPM15935-E (Linux の場合)

The file was not found. (file name = aa...aa)

[対処]

ファイルが見つかりませんでした。

前後のメッセージの対処に従ってください。

aa...aa：ファイル名

### KAPM15936-E (Linux の場合)

The database mode is invalid. (mode = aa...aa)

[対処]

不正なデータベースのモードです。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：モード

### KAPM15937-E (Linux の場合)

The path of the location in which the database is stored cannot be acquired. (product name = aa...aa)

[対処]

データベースの格納パスが取得できません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：製品名

### KAPM15938-E (Linux の場合)

The database has not been set up. (product name = aa...aa)

[対処]

データベースがセットアップされていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：製品名

### KAPM15939-E (Linux の場合)

Failed to delete the specified file. (path = aa...aa)

[対処]

ファイルの削除に失敗しました。

前後のメッセージの対処に従ってください。

aa...aa：パス

### KAPM15940-E (Linux の場合)

The command of the product for re-creating the database does not exist. (product name = aa...aa)

[対処]

製品のデータベース再作成コマンドがありません。

前後のメッセージの対処に従ってください。

aa...aa：製品名

### KAPM15941-E (Linux の場合)

An attempt to clear a DBMS environment variable failed.

[対処]

DBMS クライアント環境変数のクリアに失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15942-I (Linux の場合)

Backup of the configuration file is complete.

[対処]

コンフィギュレーションファイルのバックアップが完了しました。

### KAPM15943-I (Linux の場合)

Execution of an internal command was successful. (command path = aa...aa, return code = bb...bb)

[対処]

内部コマンドの実行に成功しました。

aa...aa：コマンドパス

bb...bb：リターンコード

### KAPM15944-E (Linux の場合)

Execution of an internal command failed. (command path = aa...aa, return code = bb...bb)

[対処]

内部コマンドの実行に失敗しました。

前、または後に続くメッセージの対処に従ってください。

aa...aa：コマンドパス

bb...bb：リターンコード

### KAPM15945-I (Linux の場合)

Execution of the hcmds64srv command did not stop the service.

[対処]

hcmds64srv コマンドでサービスが停止しませんでした。

### KAPM15946-E (Linux の場合)

The hcmds64srv command failed to stop the service.

[対処]

hcmds64srv コマンドでのサービス停止に失敗しました。

前、または後に続くメッセージの対処に従ってください。

### KAPM15947-E (Linux の場合)

hcnds.home is not set for the environment variable.

[対処]

環境変数に hcnds.home が設定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM15948-I (Linux の場合)

File aa...aa will be copied.

[対処]

ファイルをコピーします。

aa...aa：ファイル名

### KAPM15949-E (Linux の場合)

The directory name exceeds aa...aa characters.

[対処]

ディレクトリ名が規定文字数を超えています。

databasepath オプションで指定したディレクトリのパスを見直してください。

aa...aa：文字数

### KAPM15950-I (Linux の場合)

The method started.

[対処]

メソッドを開始しました。

### KAPM15951-I (Linux の場合)

The method finished.

[対処]

メソッドを終了しました。

### KAPM15952-I (Linux の場合)

A command will now be executed. (command line = aa...aa)

[対処]



コマンドラインのコマンドを実行します。

aa...aa：コマンドライン

### KAPM15953-E (Linux の場合)

The hcmds64chgtsid command failed.

[対処]

hcmds64chgtsid コマンドが失敗しました。

再実行してください。それでも問題が解決されない場合は、障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15954-E (Linux の場合)

An option is invalid.

[対処]

オプションに誤りがあります。

オプションの指定を見直してください。

### KAPM15955-I (Linux の場合)

The trusted server ID will be displayed. (trusted server ID = aa...aa)

[対処]

サーバ識別子を画面に表示します。

aa...aa：サーバ識別子

### KAPM15956-I (Linux の場合)

The trusted server ID was changed successfully. (trusted server ID = aa...aa)

[対処]

サーバ識別子の変更に成功しました。

aa...aa：サーバ識別子

### KAPM15957-E (Linux の場合)

The trusted server ID file was not found.

[対処]

サーバ識別子ファイルがありません。

hcmds64chgtsid コマンドで、サーバ識別子を変更してから再実行してください。

### KAPM15958-E (Linux の場合)

Failed to open the trusted server ID file.

[対処]

サーバ識別子ファイルのオープンに失敗しました。

再実行してください。それでも問題が解決されない場合は、障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15959-E (Linux の場合)

A value set in the trusted server ID file is invalid.

[対処]

サーバ識別子ファイルの設定値が不正です。

hcmds64chgsid コマンドで、サーバ識別子を変更してから再実行してください。

### KAPM15960-E (Linux の場合)

The value of hcmds.home could not be acquired.

[対処]

hcmds.home の値が取得できませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15961-E (Linux の場合)

The trusted server ID was invalid. (trusted server ID = aa...aa)

[対処]

サーバ識別子は不正です。

指定したサーバ識別子を確認し、再実行してください。

aa...aa：サーバ識別子

### KAPM15962-I (Linux の場合)

A new settings file was created.

[対処]

設定ファイルを新規作成しました。

### KAPM15963-E (Linux の場合)

Failed to write to the trusted server ID settings file.

[対処]

サーバ識別子の設定ファイルへの書き込みに失敗しました。

再実行してください。それでも問題が解決されない場合は、障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15964-I (Linux の場合)

Execution of the hcmds64chgtsid command was successful.

[対処]

hcmds64chgtsid コマンドの実行に成功しました。

### KAPM15966-E (Linux の場合)

Creation of the settings file failed.

[対処]

設定ファイルの作成に失敗しました。

再実行してください。それでも問題が解決されない場合は、障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM15967-E (Linux の場合)

No trusted server ID is specified for the argument.

[対処]

引数にサーバ識別子が指定されていません。

hcmds64chgtsid コマンドで、サーバ識別子を変更してから再実行してください。

### KAPM15968-E (Linux の場合)

The length of the trusted server ID exceeds 255 characters.

[対処]

サーバ識別子の長さが 255 を超えています。

name オプションの場合：

指定したサーバ識別子を確認し、再実行してください。

print オプションの場合：

hcmds64chgtsid コマンドで、サーバ識別子を変更してから再実行してください。

### KAPM15969-E (Linux の場合)

The trusted server ID is not registered.

[対処]

サーバ識別子が登録されていません。

hcmds64chgtsid コマンドで、サーバ識別子を変更してから再実行してください。

### KAPM15970-E (Linux の場合)

The trusted server ID is being used in the trusted server information registered by the hcmds64trust command. (trusted server ID = aa...aa)

[対処]

hcmds64trust コマンドで登録している接続先情報に同じサーバ識別子が使用されています。

hcmds64trust の print オプションで表示されるサーバ識別子を指定することはできません。別のサーバ識別子を指定し、再実行してください。

aa...aa：サーバ識別子

### KAPM15999-E (Linux の場合)

An unexpected exception occurred.

[対処]

予期しない例外が発生しました。

再実行してください。それでも問題が解決されない場合は、障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM16000-E (Linux の場合)

Execution of the command for stopping the service failed.

[対処]

サービス停止コマンドの実行に失敗しました。

前、または後に続くメッセージの対処に従ってください。

### KAPM16001-E (Linux の場合)

Execution of the command to perform an unsetup of a database failed.

[対処]

データベースのアンセットアップコマンドの実行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM16002-E (Linux の場合)

The recovery point is invalid. (recovery point = aa...aa)

[対処]

リカバリーポイントが不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：リカバリーポイント

### KAPM16003-E (Linux の場合)

The status of the service is invalid. (service status = aa...aa)

[対処]

サービスの状態が不正です。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：サービスの状態

### KAPM16004-E (Linux の場合)

An error occurred during database setup.

[対処]

データベースのセットアップで障害が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM16005-E (Linux の場合)

The hcmsdsbsetRDArea.ini file does not exist.

[対処]

hcmsdsbsetRDArea.ini ファイルがありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM16006-E (Linux の場合)

A user operation interrupted execution of the command.

[対処]

ユーザーの操作によってコマンドの実行を中断しました。

コマンドを実行する場合は、応答入力として"Y"を指定してください。

### KAPM16007-E (Linux の場合)

Execution of the hcmsdgetname command failed.

[対処]

hcmsdgetname コマンドの実行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

#### KAPM16008-I (Linux の場合)

Processing to stop the HiRDB service is complete.

[対処]

HiRDB サービスの停止処理が完了しました。

#### KAPM16009-I (Linux の場合)

Deletion of the database is complete.

[対処]

データベースの削除が完了しました。

#### KAPM16010-I (Linux の場合)

The processing following deletion of a database is complete.

[対処]

データベースの削除後の処理が完了しました。

#### KAPM16011-I (Linux の場合)

Processing to start the HiRDB service is complete.

[対処]

HiRDB サービスの起動処理が完了しました。

#### KAPM16012-I (Linux の場合)

Processing to set up the database is complete.

[対処]

データベースのセットアップ処理が完了しました。

#### KAPM16013-I (Linux の場合)

Execution of the command for re-creating the database of each product is complete.

[対処]

各製品のデータベースの再作成コマンドの実行が完了しました。

#### KAPM16014-I (Linux の場合)

The recovery point was set up. (recovery point = aa...aa)

[対処]

リカバリポイントを設定しました。

aa...aa：リカバリポイント

### KAPM16015-I (Linux の場合)

Processing to check whether the higher-level product supports database re-creation is complete.

[対処]

上位製品がデータベース再作成に対応しているかのチェック処理が完了しました。

### KAPM16016-I (Linux の場合)

Setup state processing of a database is complete.

[対処]

データベースのセットアップ状況処理が完了しました。

### KAPM16017-I (Linux の場合)

Processing to check the parameter definition file is complete.

[対処]

パラメーター定義ファイルのチェック処理が完了しました。

### KAPM16018-I (Linux の場合)

Processing to delete the HiRDB client environment variable is complete.

[対処]

HiRDB クライアント環境変数の削除処理が完了しました。

### KAPM16019-I (Linux の場合)

The setup mode of the database was set up. (mode = aa...aa)

[対処]

データベースのセットアップモードを設定しました。

aa...aa：モード

### KAPM16020-I (Linux の場合)

The check of the setup state of a database is complete.

[対処]

データベースのセットアップ状況のチェックが完了しました。

### KAPM16021-I (Linux の場合)

The check of the value specified for the databasepath option is complete.

[対処]

databasepath オプションの指定値のチェックが完了しました。

### KAPM16022-I (Linux の場合)

Deployment of the database setup file is complete.

[対処]

データベースのセットアップファイルの配置が完了しました。

### KAPM16023-I (Linux の場合)

Deployment of a cluster file is complete.

[対処]

クラスタファイルの配置が完了しました。

### KAPM16024-I (Linux の場合)

Creation of the directory specified for the databasepath option is complete.

[対処]

databasepath オプションで指定したディレクトリの作成が完了しました。

### KAPM16025-I (Linux の場合)

The confirmation message for a non-cluster environment was displayed.

[対処]

非クラスタ環境での確認メッセージを表示しました。

### KAPM16026-I (Linux の場合)

The confirmation message for the online system in a cluster environment was displayed.

[対処]

クラスタ環境の実行系での確認メッセージを表示しました。

### KAPM16027-I (Linux の場合)

The confirmation message for the standby system in a cluster environment was displayed.

[対処]

クラスタ環境の待機系での確認メッセージを表示しました。



### KAPM16028-I (Linux の場合)

The database was set up in the location specified for the databasepath option.

[対処]

databasepath オプションで指定した場所へデータベースをセットアップしました。

### KAPM16029-I (Linux の場合)

The database was set up in the existing location.

[対処]

既存の場所へデータベースをセットアップしました。

### KAPM16031-E (Linux の場合)

The hcnds64dbinit command could not re-create the database because the hcnds64dbclustersetup command did not finish normally.

[対処]

hcnds64dbclustersetup コマンドが正常終了していないため、hcnds64dbinit コマンドでデータベースを再作成できませんでした。

hcnds64dbclustersetup コマンドが正常終了したあと、hcnds64dbinit コマンドを再実行してください。

### KAPM16032-E (Linux の場合)

The hcnds64dbinit command could not re-create the database because the hcnds64dbrepair command did not finish normally.

[対処]

hcnds64dbrepair コマンドが正常終了していないため、hcnds64dbinit コマンドでデータベースを再作成できませんでした。

hcnds64dbrepair コマンドが正常終了したあと、hcnds64dbinit コマンドを再実行してください。

### KAPM16033-I (Linux の場合)

The check of whether the database operation completed has finished. (operation = aa..aa)

[対処]

データベースの操作が完了しているかのチェックが終了しました。

aa..aa：コマンド名

### KAPM16034-E (Linux の場合)

The cluster.conf file does not exist.

[対処]

cluster.conf ファイルがありません。

cluster.conf ファイルがあることを確認してください。cluster.conf ファイルがない場合、cluster.conf ファイルを作成し、hcmds64dbinit コマンドを再実行してください。

### KAPM16035-E (Linux の場合)

The contents of the cluster.conf file are invalid.

[対処]

cluster.conf ファイルに設定されているデータベースのモードと、セットアップしているデータベースのモードが異なります。

cluster.conf ファイルの内容を確認して、hcmds64dbinit コマンドを再実行してください。

### KAPM16036-I (Linux の場合)

The entered character was not y or n. Please enter y or n.

[対処]

改めて、確認します。

続行してよろしいですか？

### KAPM16050-I (Linux の場合)

The method started.

[対処]

メソッドを開始しました。

### KAPM16051-I (Linux の場合)

The method finished.

[対処]

メソッドを終了しました。

### KAPM16052-I (Linux の場合)

A command will execute. (command line = aa...aa)

[対処]

コマンドを実行します。

aa...aa : コマンドライン

### KAPM16053-I (Linux の場合)

The hcmds64trust command finished successfully.

[対処]

hcmds64trust コマンドの実行に成功しました。

### KAPM16054-E (Linux の場合)

The hcmds64trust command failed.

[対処]

hcmds64trust コマンドが失敗しました。

再実行してください。それでも問題が解決されない場合は、障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM16055-E (Linux の場合)

An option is invalid.

[対処]

オプションに誤りがあります。

オプションの指定を見直してください。

### KAPM16057-W (Linux の場合)

The trusted server information is not registered.

[対処]

接続先情報が登録されていません。

hcmds64trust コマンドで、接続先情報を登録してから再実行してください。

### KAPM16058-I (Linux の場合)

The registered trusted server information will be output to the screen.

[対処]

登録されている接続先情報を画面に表示します。

### KAPM16059-I (Linux の場合)

The access point information was registered successfully. (host name = aa...aa, bb...bb = cc...cc, trusted server ID = dd...dd)

[対処]

接続先情報の登録に成功しました。

aa...aa : ホスト名

bb...bb : ポート種別

cc...cc : ポート番号

dd...dd：接続先から取得したサーバ識別子

### KAPM16060-I (Linux の場合)

The trusted server information was deleted successfully. (trusted server ID = aa...aa)

[対処]

接続先情報の削除に成功しました。

aa...aa：サーバ識別子

### KAPM16061-I (Linux の場合)

All trusted server information was deleted successfully.

[対処]

すべての接続先情報の削除に成功しました。

### KAPM16062-E (Linux の場合)

The value of hcnds.home could not be acquired.

[対処]

hcnds.home の値が取得できませんでした。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM16063-E (Linux の場合)

The trusted server information file was not found.

[対処]

接続先情報ファイルがありません。

hcnds64trust コマンドで、接続先情報を登録してから再実行してください。

### KAPM16064-E (Linux の場合)

Failed to delete the trusted server ID because there is no matching trusted server ID.

[対処]

一致するサーバ識別子がないため、削除に失敗しました。

hcnds64trust コマンドで登録されているサーバ識別子を指定して再実行してください。

### KAPM16065-E (Linux の場合)

Failed to delete the trusted server information file.

[対処]

接続先情報ファイルの削除に失敗しました。

再実行してください。それでも問題が解決されない場合は、障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM16066-E (Linux の場合)

The trusted server information file was altered.

[対処]

接続先情報ファイルが改ざんされています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM16067-E (Linux の場合)

The hcmdsfilehash command failed. (code = aa...aa)

[対処]

hcmdsfilehash コマンドの実行に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：リターンコード

### KAPM16068-E (Linux の場合)

The setting value for the trusted server information file is invalid.

[対処]

接続先情報ファイルの設定値が誤っています。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM16069-E (Linux の場合)

Failed to read the trusted server information file.

[対処]

接続先情報ファイルの読み込みに失敗しました。

再実行してください。それでも問題が解決されない場合は、障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM16070-E (Linux の場合)

A trusted server ID is invalid. (trusted server ID = aa...aa)

[対処]

サーバ識別子が誤っています。  
指定したサーバ識別子を確認し、再実行してください。  
aa...aa：サーバ識別子

### KAPM16071-E (Linux の場合)

No trusted server ID is specified in the argument.

[対処]

引数にサーバ識別子が指定されていません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM16072-E (Linux の場合)

The length of the trusted server ID exceeds 255 characters.

[対処]

サーバ識別子の長さが 255 を超えています。

print オプションの場合：

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

delete オプションの場合：

指定したサーバ識別子を確認し、再実行してください。

### KAPM16073-E (Linux の場合)

The access point information is invalid. (host name = aa...aa, bb...bb = cc...cc)

[対処]

接続先情報が誤っています。

指定した接続先情報を確認し、再実行してください。

aa...aa：ホスト名

bb...bb：ポート種別

cc...cc：ポート番号

### KAPM16074-E (Linux の場合)

Failed to authenticate. (host name = aa...aa, bb...bb = cc...cc)

[対処]

認証に失敗しました。

接続確認で認証に失敗しました。指定したユーザー ID とパスワードを確認し、再実行してください。

aa...aa：ホスト名

bb...bb：ポート種別

cc...cc：ポート番号

### KAPM16075-E (Linux の場合)

Failed to connect to the specified server. (host name = aa...aa, bb...bb = cc...cc)

[対処]

指定したサーバとの接続に失敗しました。

次の対処をしてください。

- 1.指定した接続先に接続できることを確認してください。
- 2.指定した接続先のサーバで hcmds64srv コマンドを実行してサービスを起動し、しばらく待ってから再実行してください。
- 3.再実行してください。それでも問題が解決されない場合は、障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：ホスト名

bb...bb：ポート種別

cc...cc：ポート番号

### KAPM16076-E (Linux の場合)

The version of the product for the access point is old.

[対処]

接続先の製品が古いバージョンです。

接続先情報を登録できる製品バージョンにアップグレードしてください。

### KAPM16077-E (Linux の場合)

Failed to create a token.

[対処]

トークンの生成に失敗しました。

再実行してください。それでも問題が解決されない場合は、障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM16078-E (Linux の場合)

Failed to connect to the external authentication server.

[対処]

外部認証サーバとの接続に失敗しました。

次の対処をしてください。

LDAP の場合：

- 1.exauth.properties に設定されているホスト、ポートおよびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。
- 2.hcmds64ldapuser コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。
- 3.StartTLS で通信するときは、SSL の設定を確認してください。
- 4.OCSP が有効な場合、証明書が有効であるか確認してください。
- 5.原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

RADIUS の場合：

- 1.exauth.properties に設定されているホスト、ポート、およびプロトコルを使用して外部認証サーバにアクセスできるかどうか、外部認証サーバの設定またはネットワークの状態を確認してください。
- 2.hcmds64radiussecret コマンドで exauth.properties の auth.server.name 属性に指定したサーバ名の情報が登録されていることを確認してください。
- 3.原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

Kerberos の場合：

- 1.exauth.properties に設定されているレルム名と KDC が正しいか確認してください。
- 2.ネットワークが正しく接続されているか確認してください。
- 3.外部認証サーバが Kerberos V5 プロトコルに対応（準拠）しているか確認してください。
- 4.原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM16079-E (Linux の場合)

The DBMS is not running.

[対処]

DBMS が起動していません。

指定した接続先のサーバで hcmds64srv コマンドを実行してサービスを起動してください。それでも問題が解決されない場合は、障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM16080-E (Linux の場合)

Failed to confirm the connection. (host name = aa...aa, bb...bb = cc...cc)

[対処]

接続確認に失敗しました。

再実行してください。それでも問題が解決されない場合は、障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

aa...aa：ホスト名

bb...bb：ポート種別



cc...cc：ポート番号

### KAPM16081-E (Linux の場合)

Failed to acquire the trusted server ID from the token.

[対処]

トークンからサーバ識別子の取得に失敗しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM16082-E (Linux の場合)

Failed to write to the trusted server information file.

[対処]

接続情報先ファイルへの書き込みに失敗しました。

再実行してください。それでも問題が解決されない場合は、障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM16083-E (Linux の場合)

Failed to acquire the input value.

[対処]

入力値の取得に失敗しました。

再実行してください。それでも問題が解決されない場合は、障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM16084-W (Linux の場合)

The specified trusted server information is already registered. (host name = aa...aa, bb...bb = cc...cc)

[対処]

指定した接続先情報はすでに登録されています。

aa...aa：ホスト名

bb...bb：ポート種別

cc...cc：ポート番号

### KAPM16085-E (Linux の場合)

The specified trusted server information is already registered. (host name = aa...aa, bb...bb = cc...cc)

[対処]

指定した接続先情報はすでに登録されています。

hcmds64chgtsid を実行してサーバ識別子を変更してください。

aa...aa：ホスト名

bb...bb：ポート種別

cc...cc：ポート番号

### KAPM16087-E (Linux の場合)

Resolution of the specified host name failed. (host name = aa...aa)

[対処]

指定したホスト名を解決できません。

指定したホスト名を確認し、再実行してください。

aa...aa：ホスト名

### KAPM16088-E (Linux の場合)

Registration failed because the server ID of the specified connection destination is the same as the trusted server ID. (host name = aa...aa, bb...bb = cc...cc)

[対処]

指定した接続先のサーバ識別子が自身のサーバ識別子と同じため登録できません。

自身のサーバ識別子または指定した接続先のサーバ識別子を hcmds64chgtsid コマンドを実行して変更し、再実行してください。

aa...aa：ホスト名

bb...bb：ポート種別

cc...cc：ポート番号

### KAPM16089-I (Linux の場合)

A command will execute. (command line = aa...aa)

[対処]

コマンドを実行します。

aa...aa：コマンドライン

### KAPM16090-E (Linux の場合)

The command cannot be executed on the secondary server.

[対処]

セカンダリーサーバから実行することはできません。

プライマリーサーバから実行してください。

### KAPM16099-E (Linux の場合)

An unexpected exception occurred.

[対処]

予期しない例外が発生しました。

再実行してください。それでも問題が解決されない場合は、障害情報を収集し、障害対応窓口に連絡してください。

### KAPM16100-I (Linux の場合)

The filesCopy method started.

[対処]

filesCopy メソッドが開始しました。

### KAPM16101-I (Linux の場合)

The file aa...aa already exists.

[対処]

ファイルがすでにあります。

aa...aa：ファイルのパス

### KAPM16102-I (Linux の場合)

A file was not copied. (file = aa...aa)

[対処]

ファイルのコピーはしませんでした。

aa...aa：ファイルのパス

### KAPM16103-W (Linux の場合)

Failed to create a directory. (directory = aa...aa)

[対処]

ディレクトリの作成が失敗しました。

aa...aa：ディレクトリのパス

### KAPM16104-I (Linux の場合)

Copying was successful. (from aa...aa, to bb...bb)

[対処]

ファイルのコピーが成功しました。

aa...aa：ファイルのパス

bb...bb：ファイルのパス

### KAPM16105-W (Linux の場合)

Copying failed. (from aa...aa, to bb...bb)

[対処]

ファイルのコピーが失敗しました。

aa...aa：ファイルのパス

bb...bb：ファイルのパス

### KAPM16106-E (Linux の場合)

The specified directory name already exists as a file. (file = aa...aa)

[対処]

指定したディレクトリがファイルとしてあります。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ファイルのパス

### KAPM16107-E (Linux の場合)

The specified directory was not found. (directory = aa...aa)

[対処]

指定したディレクトリがありません。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

aa...aa：ディレクトリのパス

### KAPM16108-E (Linux の場合)

An IO Exception occurred.

[対処]

IO Exception が発生しました。

原因究明と問題の解決には、詳細な調査が必要です。障害情報を収集し、障害対応窓口にご連絡してください。

### KAPM16109-I (Linux の場合)

The filesCopy method finished.

[対処]

filesCopy メソッドが終了しました。

### KAPM49001-E (Linux の場合)

aa...aa

[対処]

KAPMxxxxxx-E の詳細情報です。発生した例外オブジェクトとそのバックトレースを表します。

直前のメッセージ KAPMxxxxxx-E を参照してください。

aa...aa：例外オブジェクト名と発生した原因，または例外オブジェクトのバックトレース

# 4

## KFPx で始まるメッセージ

この章では、組み込み DB に関するメッセージについて説明します。

## 4.1 KFPx メッセージの詳細

組み込み DB に関するエラーメッセージを説明します。

表 4-1 組み込み DB エラーメッセージの説明と表の対応

表の内容	表番号	メッセージの説明と対処
出力される頻度の高いメッセージについて、プレフィックスごとに表を分けて説明しています。	表 4-2 組み込み DB のメッセージ (KFPH)	各メッセージ ID の「メッセージの内容」に記載されている内容に従ってください。
	表 4-3 組み込み DB のメッセージ (KFPO)	
	表 4-4 組み込み DB のメッセージ (KFPR)	
	表 4-5 組み込み DB のメッセージ (KFPS)	
出力される頻度の低いメッセージについて、メッセージの説明と対処ごとに表を分けて、説明しています。	表 4-6 組み込み DB のメッセージ (対処不要)	このメッセージへの対処は不要です。
	表 4-7 組み込み DB のメッセージ (保守情報を取得し、問い合わせ窓口へ連絡)	保守情報を取得し、問い合わせ窓口へ連絡してください。
	表 4-8 組み込み DB のメッセージ (再実行)	エラーの原因となった操作を再実行してください。再実行後に同じエラーが出力される場合は、保守情報を取得し、問い合わせ窓口へ連絡してください。
	表 4-9 組み込み DB	backupsystem コマンドで取得したバックアップを使用して、hcmdsdb コマンドでデータベースを回復してください。

表の内容	表番号	メッセージの説明と対処
出力される頻度の低いメッセージについて、メッセージの説明と対処ごとに表を分けて、説明しています。	のメッセージ (データベース回復)	backupsystem コマンドで取得したバックアップを使用して、hcmdsdb コマンドでデータベースを回復してください。
	表 4-10 組み込み DB のメッセージ (再起動後に再実行)	JP1/AO 製品のサービスプログラムを停止し、システムを再起動したあと、操作を再実行してください。再実行後に同じメッセージが出力される場合は、保守情報を取得し、問い合わせ窓口に連絡してください。

エラーメッセージはメッセージ ID とメッセージテキスト (エラーメッセージ本文) で構成されます。形式を次に示します。

- 形式

KFPAmmmmm-z メッセージテキスト (「表 4-7 組み込み DB のメッセージ (保守情報を取得し、問い合わせ窓口につながる)」を参照してください)

KFPCmmmmmm-z メッセージテキスト (「表 4-6 組み込み DB のメッセージ (対処不要)」, 「表 4-7 組み込み DB のメッセージ (保守情報を取得し、問い合わせ窓口につながる)」を参照してください)

KFPDmmmmmm-z メッセージテキスト (「表 4-6 組み込み DB のメッセージ (対処不要)」 ~ 「表 4-8 組み込み DB のメッセージ (再実行)」を参照してください)

KFPHmmmmmm-z メッセージテキスト (「表 4-2 組み込み DB のメッセージ (KFPH)」, 「表 4-6 組み込み DB のメッセージ (対処不要)」 ~ 「表 4-9 組み込み DB のメッセージ (データベース回復)」を参照してください)

KFPImmmmmm-z メッセージテキスト (「表 4-8 組み込み DB のメッセージ (再実行)」, 「表 4-9 組み込み DB のメッセージ (データベース回復)」を参照してください)

KFPKmmmmmm-z メッセージテキスト (「表 4-7 組み込み DB のメッセージ (保守情報を取得し、問い合わせ窓口につながる)」を参照してください)

KFPLmmmmmm-z メッセージテキスト (「表 4-6 組み込み DB のメッセージ (対処不要)」 ~ 「表 4-10 組み込み DB のメッセージ (再起動後に再実行)」を参照してください)

KFPOmmmmmm-z メッセージテキスト (「表 4-3 組み込み DB のメッセージ (KFPO)」, 「表 4-7 組み込み DB のメッセージ (保守情報を取得し、問い合わせ窓口につながる)」を参照してください)

KFPRmmmmmm-z メッセージテキスト (「表 4-4 組み込み DB のメッセージ (KFPR)」, 「表 4-6 組み込み DB のメッセージ (対処不要)」 ~ 「表 4-9 組み込み DB のメッセージ (データベース回復)」を参照してください)

KFPSmmmmmm-z メッセージテキスト (「表 4-5 組み込み DB のメッセージ (KFPS)」 ~ 「表 4-10 組み込み DB のメッセージ (再起動後に再実行)」を参照してください)

KFPUmmmmmm-z メッセージテキスト (「表 4-6 組み込み DB のメッセージ (対処不要)」 ~ 「表 4-8 組み込み DB のメッセージ (再実行)」を参照してください)



KFPXmmmmm-z メッセージテキスト（「表 4-6 組み込み DB のメッセージ（対処不要）」～「表 4-9 組み込み DB のメッセージ（データベース回復）」を参照してください）

mmmmm はメッセージ番号、z はメッセージレベルです。次のレベルがあります。

- I：情報
- Q：質問
- W：警告
- E：エラー

• 出力先

エラーメッセージはイベントログに出力されます。

表 4-2 組み込み DB のメッセージ (KFPH)

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KFPH00135 -E	<i>aa....aa</i> command failed, server = SDS01  <i>aa....aa</i> : コマンド名	サーバ SDS01 で、運用コマンド <i>aa....aa</i> の処理ができませんでした。システムは、サーバ SDS01 の処理を無効にして処理を続行します。  このメッセージが出力される直前に実行した操作を再実行してください。再実行後もこのメッセージが出力される場合は、保守情報を取得し、問い合わせ窓口に連絡してください。  このメッセージは、公開ログ、およびイベントログに出力されます。
KFPH20004 -E	Server SDS01 termination failed, function= <i>aa....aa</i> , return code= <i>bbbb</i>  <i>aa....aa</i> : エラーの発生した関数  <i>bbbb</i> : リターンコード	サーバ SDS01 の停止処理時、 <i>aa....aa</i> でコード <i>bbbb</i> のエラーが発生しました。システムは、サーバ SDS01 の停止処理を終了します。サーバの停止処理より前に実行されていた処理が、完了していません。実行中の処理が完了してから、サーバの停止処理を再実行してください。再実行後もこのメッセージが出力される場合は、保守情報を取得し、問い合わせ窓口に連絡してください。  このメッセージは、イベントログに出力されます。
KFPH23006 -E	Failed to allocate semaphore, errno= <i>aa....aa</i>  <i>aa....aa</i> : エラーの要因 コード  4 : 1 セマフォ識別子当たりのセマフォ数がシステムの上限值を超えました。  8 : システム全体で使用しているセマフォ数またはセマフォ識別子数がシステムの上限值を超えました。	セマフォ資源の割り当てに失敗しました。システムは、異常終了します。システムを再起動してください。再実行後もこのメッセージが出力される場合は、保守情報を取得し、問い合わせ窓口に連絡してください。  このメッセージは、イベントログに出力されます。

表 4-3 組み込み DB のメッセージ (KFPO)

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KFPO00113 -E	"shmget(manager)" failed. size= <i>aa....aa</i> , errno= <i>bbb</i>	共用メモリを取得するために発行した shmget システムコールがエラーになりました。システムは、異常終了します。

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KFPO00113 -E	<i>aa....aa</i> : 取得しようとした共用メモリのサイズ (単位: バイト) <i>bbb</i> : shmget システムコールの errno 値	JP1/AO 製品のサービスプログラムを停止し、システムを再起動した後、再実行してください。再実行後もこのメッセージが出力される場合は、システムコールの errno 値 <sup>※</sup> に従って、対処をしてください。 このメッセージは、イベントログに出力されます。
KFPO00114 -E	"shmget( <i>aa....aa</i> )" failed. size= <i>bb....bb</i> , errno= <i>ccc</i> <i>aa....aa</i> : サーバ識別子 <i>bb....bb</i> : 取得しようとした共用メモリのサイズ (単位: バイト) <i>ccc</i> : shmget システムコールの errno 値	サーバ <i>aa....aa</i> が使用する共用メモリの取得時、shmget システムコールでエラーが発生しました。システムは、処理を終了します。JP1/AO 製品のサービスプログラムを停止し、システムを再起動した後、再実行してください。再実行後もこのメッセージが出力される場合は、システムコールの errno 値 <sup>※</sup> に従って、対処をしてください。 このメッセージは、イベントログに出力されます。

#### 注※

errno 値ごとの原因と対処について次の表に示します。

errno 値	原因	対処
12	リソースが不足しています。	JP1/AO がセットアップされているシステムの性能が、前提条件を満たしているか確認してください。システムが前提条件を満たしていない場合は、チューニングしてください。システムが前提条件を満たしている場合は、保守情報を取得し、問い合わせ窓口に連絡してください。
22	組み込み DB の稼働中に、組み込み DB のインストールディレクトリ下の作業ファイルを削除した可能性があります。	hcmdssrv /stop コマンドで、共通コンポーネントのサービスを停止してください。 その後、hcmdssrv /start コマンドで、共通コンポーネントのサービスを再起動してください。
28	インストールドライブの容量が不足しています。	インストールドライブに、共用メモリサイズ以上の空き容量を確保してください。
その他	—	保守情報を取得し、問い合わせ窓口に連絡してください。

表 4-4 組み込み DB のメッセージ (KFPR)

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KFPR26032-E	Unable to remove temporary file, host= <i>aa....aa</i> , file= <i>bb....bb</i> <i>aa....aa</i> : 削除できないファイルがあるホスト名 <i>bb....bb</i> : 削除できないファイル名	一時ファイルを削除できません。システムは処理を続行します。処理が終了したあと、ファイル名 <i>bb....bb</i> のファイルを削除してください。このメッセージが何度も出力される場合、保守情報を取得し、問い合わせ窓口に連絡してください。 このメッセージは、イベントログに出力されます。
KFPR26243-E	Unable to remove temporary file, host= <i>aa....aa</i> , file= <i>bb....bb</i> <i>aa....aa</i> : 削除できないファイルがあるホスト名 <i>bb....bb</i> : 削除できないファイル名	一時ファイルを削除できません。システムは、処理を続行します。処理が終了したあと、ファイル名 <i>bb....bb</i> のファイルを削除してください。このメッセージが何度も出力される場合、保守情報を取得し、問い合わせ窓口に連絡してください。 このメッセージは、イベントログに出力されます。

表 4-5 組み込み DB のメッセージ (KFPS)

メッセージ ID	メッセージテキスト	説明
KFPS00719-E	Message output error. message ID= <i>aaa</i> <i>aaa</i> : 出力しようとしたメッセージのメッセージ ID	メッセージを出力するときにメモリ不足が発生しました。システムは、処理を続行します。 JP1/AO のサービスプログラムを停止し、システムを再起動してください。メッセージ ID <i>aaa</i> の「説明と対処」に記載されている内容に従ってください。 このメッセージは、公開ログ、およびイベントログに出力されます。

表 4-6 組み込み DB のメッセージ (対処不要)

プレフィックス	メッセージ ID
KFPC	KFPC00101-I
KFPD	KFPD00029-W
KFPH	KFPH00035-W, KFPH00110-I, KFPH00115-I, KFPH00130-I, KFPH00134-I, KFPH00157-W, KFPH00210-I, KFPH00211-I, KFPH00212-I, KFPH00213-W, KFPH00372-I, KFPH20006-W, KFPH20007-W, KFPH20008-W, KFPH20009-W, KFPH20010-W, KFPH20015-I, KFPH22004-W, KFPH22012-W, KFPH22017-I, KFPH22019-I, KFPH22020-W, KFPH22021-W, KFPH22022-E, KFPH22023-W, KFPH22024-W, KFPH22030-W, KFPH22031-W, KFPH22034-W, KFPH23008-W, KFPH23013-W, KFPH23014-W, KFPH23017-W, KFPH23018-W, KFPH23024-I, KFPH23030-I, KFPH23201-W, KFPH23202-W, KFPH24004-I, KFPH26001-I, KFPH26010-I, KFPH29005-W, KFPH29006-W, KFPH29008-I
KFPL	KFPL00700-I, KFPL00701-I, KFPL00702-I, KFPL00703-I, KFPL00704-I, KFPL00705-I, KFPL00707-I, KFPL00708-I, KFPL00709-I, KFPL00710-I, KFPL00712-I, KFPL00713-I, KFPL00714-I, KFPL00715-I, KFPL00716-I, KFPL00717-I, KFPL00719-I, KFPL00720-I, KFPL00721-I, KFPL00722-I, KFPL00723-I, KFPL00724-I, KFPL00725-I, KFPL00726-I, KFPL00727-I, KFPL00728-I, KFPL00732-I, KFPL00733-I, KFPL00734-I, KFPL00735-I, KFPL00736-I, KFPL00738-I, KFPL00739-I, KFPL00750-I, KFPL00751-I, KFPL00800-I, KFPL00810-I, KFPL00900-I, KFPL22222-I, KFPL22223-I, KFPL25700-I, KFPL50000-I, KFPL50001-I
KFPR	KFPR00754-I, KFPR00756-I, KFPR00757-I, KFPR00758-I, KFPR00764-I, KFPR00765-I, KFPR00766-I, KFPR00767-I, KFPR00768-I, KFPR00786-I, KFPR16110-I, KFPR26022-I, KFPR26023-I, KFPR26028-I, KFPR26029-I, KFPR26052-I, KFPR26053-I, KFPR26057-I, KFPR26058-I, KFPR26060-I, KFPR26061-W, KFPR26062-W, KFPR26063-I, KFPR26109-I, KFPR26222-I, KFPR26233-I, KFPR26241-W, KFPR26257-I, KFPR26258-I, KFPR26262-W, KFPR26264-I, KFPR26265-I, KFPR26270-W, KFPR26272-W, KFPR26275-I, KFPR26276-I
KFPS	KFPS00056-I, KFPS00354-W, KFPS00441-I, KFPS00444-I, KFPS00446-W, KFPS00447-I, KFPS00450-W, KFPS00451-I, KFPS00610-I, KFPS00611-I, KFPS00847-W,

プレ フィッ クス	メッセージID
KFPS	KFPS00860-W, KFPS00958-I, KFPS00971-I, KFPS00972-I, KFPS00973-I, KFPS00980-W, KFPS00983-I, KFPS00985-I, KFPS00986-W, KFPS00988-I, KFPS00990-I, KFPS00991-I, KFPS00993-I, KFPS01001-I, KFPS01008-I, KFPS01011-I, KFPS01012-I, KFPS01041-I, KFPS01043-I, KFPS01044-I, KFPS01051-I, KFPS01060-I, KFPS01061-I, KFPS01062-I, KFPS01063-I, KFPS01104-W, KFPS01108-W, KFPS01109-W, KFPS01114-W, KFPS01116-W, KFPS01128-W, KFPS01130-W, KFPS01151-I, KFPS01152-W, KFPS01153-I, KFPS01154-I, KFPS01155-W, KFPS01156-I, KFPS01157-W, KFPS01161-I, KFPS01162-W, KFPS01163-W, KFPS01175-W, KFPS01182-I, KFPS01206-W, KFPS01211-I, KFPS01212-I, KFPS01213-W, KFPS01215-I, KFPS01216-I, KFPS01217-I, KFPS01218-I, KFPS01221-I, KFPS01222-I, KFPS01224-I, KFPS01225-I, KFPS01227-W, KFPS01228-W, KFPS01229-I, KFPS01234-I, KFPS01250-I, KFPS01252-I, KFPS01253-I, KFPS01255-W, KFPS01258-W, KFPS01262-I, KFPS01263-I, KFPS01265-I, KFPS01266-I, KFPS01269-I, KFPS01271-I, KFPS01278-W, KFPS01279-W, KFPS01800-I, KFPS01803-I, KFPS01813-I, KFPS01814-I, KFPS01819-I, KFPS01826-I, KFPS01830-I, KFPS01831-I, KFPS01832-I, KFPS01833-I, KFPS01836-W, KFPS01837-I, KFPS01838-W, KFPS01840-I, KFPS01842-I, KFPS01843-I, KFPS01849-W, KFPS01872-I, KFPS01877-I, KFPS01878-I, KFPS01888-W, KFPS01890-I, KFPS01894-I, KFPS01900-I, KFPS02101-I, KFPS02104-W, KFPS02105-W, KFPS02112-W, KFPS02118-I, KFPS02119-I, KFPS02122-W, KFPS02123-W, KFPS02124-W, KFPS02125-W, KFPS02127-W, KFPS02176-I, KFPS02177-I, KFPS02179-I, KFPS02181-I, KFPS02183-I, KFPS02185-I, KFPS02186-W, KFPS02187-I, KFPS02188-I, KFPS02189-W, KFPS02194-I, KFPS02195-W, KFPS02196-W, KFPS02240-W, KFPS04320-W, KFPS04321-W, KFPS04322-W, KFPS04323-W, KFPS04370-W, KFPS04371-W, KFPS04372-I, KFPS04373-I, KFPS04605-W, KFPS04620-I, KFPS04624-I, KFPS04629-I, KFPS04643-I, KFPS04644-I, KFPS04650-I, KFPS04651-W, KFPS04654-W, KFPS04660-I, KFPS04661-I, KFPS04663-W, KFPS04664-I, KFPS05024-I, KFPS05025-I, KFPS05048-Q, KFPS05072-W, KFPS05078-I, KFPS05110-I, KFPS05753-W
KFPU	KFPU00210-W, KFPU00211-W, KFPU00212-W
KFPX	KFPX14045-W, KFPX14046-W, KFPX14047-W, KFPX14078-W, KFPX14245-W, KFPX14246-W, KFPX14247-W, KFPX14250-I, KFPX18507-W, KFPX24012-I, KFPX24013-I, KFPX24212-I, KFPX24213-I, KFPX24225-I, KFPX24226-I, KFPX24237-I, KFPX24239-I, KFPX24261-I, KFPX24402-E, KFPX24404-I, KFPX28400-I, KFPX28401-I, KFPX28402-I

表 4-7 組み込み DB のメッセージ（保守情報を取得し、問い合わせ窓口へ連絡）

プレフィックス	メッセージ ID
KFPA	KFPA20005-E, KFPA20006-E
KFPC	KFPC00102-E, KFPC00103-I, KFPC00104-E
KFPD	KFPD00011-E, KFPD00013-E, KFPD00014-E, KFPD00024-W, KFPD00030-W
KFPH	KFPH00131-E, KFPH00133-E, KFPH00141-E, KFPH00142-E, KFPH00153-E, KFPH00154-E, KFPH00155-W, KFPH00156-E, KFPH20001-E, KFPH20011-E, KFPH20012-E, KFPH20013-E, KFPH20016-E, KFPH22005-E, KFPH22006-E, KFPH22007-E, KFPH22008-E, KFPH22009-E, KFPH22010-E, KFPH22011-E, KFPH22014-E, KFPH22015-E, KFPH22016-E, KFPH23001-E, KFPH23002-E, KFPH23009-E, KFPH23010-E, KFPH23011-W, KFPH23012-E, KFPH23015-E, KFPH23016-E, KFPH23021-E, KFPH23029-E, KFPH23031-E, KFPH23032-E, KFPH23033-E, KFPH23034-E, KFPH25101-E, KFPH26000-E, KFPH27000-E, KFPH27004-E, KFPH27009-E, KFPH27010-E, KFPH27011-E, KFPH27030-E, KFPH27032-E, KFPH28001-E
KFPK	KFPK00204-E
KFPL	KFPL10000-E, KFPL10001-E, KFPL10002-E, KFPL10003-E, KFPL10004-E, KFPL10005-E, KFPL10006-E, KFPL11111-E, KFPL15010-E, KFPL15030-E, KFPL15036-E, KFPL15046-E, KFPL15047-E, KFPL15052-E, KFPL15059-E, KFPL15060-E, KFPL15061-E, KFPL15062-E, KFPL15063-E, KFPL15064-E, KFPL15065-E, KFPL15066-E, KFPL15067-E, KFPL15068-E, KFPL15069-E, KFPL15070-E, KFPL15199-E, KFPL15224-E, KFPL15225-E, KFPL15226-E, KFPL15229-E, KFPL15231-E, KFPL15234-E, KFPL15246-E, KFPL15281-E, KFPL15282-E, KFPL15283-E, KFPL15288-E, KFPL15300-E, KFPL15301-E, KFPL15302-E, KFPL15305-E, KFPL15308-E, KFPL15310-E, KFPL15311-E, KFPL15312-E, KFPL15313-E, KFPL15314-E, KFPL15315-E, KFPL15316-E, KFPL15317-E, KFPL15318-E, KFPL15319-E, KFPL15321-E, KFPL15322-E, KFPL15323-E, KFPL15326-E, KFPL15331-E, KFPL15333-E, KFPL15334-E, KFPL15335-E, KFPL15336-E, KFPL15337-E, KFPL15338-E, KFPL15339-E, KFPL15340-E, KFPL15341-E, KFPL15342-E, KFPL15343-E, KFPL15344-W, KFPL15346-W, KFPL15347-E, KFPL15348-E, KFPL15349-E, KFPL16300-E, KFPL16310-E, KFPL16320-E, KFPL16321-E, KFPL16322-E, KFPL16323-E, KFPL16324-E, KFPL16325-W, KFPL16327-E, KFPL17000-E, KFPL17001-E, KFPL17010-E, KFPL20005-E, KFPL20090-E, KFPL20091-E, KFPL20100-E, KFPL22001-E, KFPL23100-E, KFPL23500-E, KFPL24100-E, KFPL24152-E, KFPL24500-E, KFPL24509-E, KFPL24510-E, KFPL25040-E, KFPL25200-E, KFPL25210-E, KFPL25212-E, KFPL25213-E, KFPL25222-W, KFPL25338-E, KFPL25339-E, KFPL25340-E, KFPL25342-E, KFPL25343-E, KFPL25344-E, KFPL25347-E, KFPL25352-E, KFPL25353-E, KFPL25354-E, KFPL25355-E, KFPL25356-E, KFPL25357-E, KFPL25358-E, KFPL25359-E, KFPL25710-E, KFPL25999-E, KFPL26339-E, KFPL26340-E, KFPL26342-E, KFPL27100-E, KFPL27500-E, KFPL28000-E, KFPL28002-E, KFPL28101-E,

プレ フィッ クス	メッセージID
KFPL	KFPL28102-E, KFPL28103-E, KFPL28104-E, KFPL51203-E
KFPO	KFPO00100-E, KFPO00109-E, KFPO00111-E, KFPO00112-E, KFPO00115-E
KFPR	KFPR16003-E, KFPR16014-E, KFPR16101-E, KFPR16102-E, KFPR16108-E, KFPR16126-E, KFPR16127-E, KFPR16128-E, KFPR16203-E, KFPR16214-E, KFPR16301-E, KFPR16302-E, KFPR16303-E, KFPR16308-E, KFPR16318-E, KFPR16328-E, KFPR16330-E, KFPR16333-E, KFPR16334-E, KFPR16338-E, KFPR16339-E, KFPR26003-E, KFPR26005-E, KFPR26006-E, KFPR26007-E, KFPR26008-E, KFPR26009-E, KFPR26010-E, KFPR26011-E, KFPR26012-E, KFPR26015-E, KFPR26016-E, KFPR26018-E, KFPR26020-E, KFPR26021-E, KFPR26024-E, KFPR26025-E, KFPR26026-E, KFPR26027-E, KFPR26030-E, KFPR26031-E, KFPR26033-E, KFPR26051-E, KFPR26054-E, KFPR26055-E, KFPR26056-E, KFPR26059-E, KFPR26110-E, KFPR26111-E, KFPR26203-E, KFPR26205-E, KFPR26206-E, KFPR26207-E, KFPR26208-E, KFPR26209-E, KFPR26210-E, KFPR26212-E, KFPR26215-E, KFPR26216-E, KFPR26218-E, KFPR26220-E, KFPR26221-E, KFPR26224-E, KFPR26225-E, KFPR26226-E, KFPR26227-E, KFPR26228-E, KFPR26229-E, KFPR26230-E, KFPR26232-E, KFPR26234-E, KFPR26235-E, KFPR26236-E, KFPR26237-E, KFPR26238-E, KFPR26239-E, KFPR26240-E, KFPR26242-E, KFPR26244-E, KFPR26254-E, KFPR26255-E, KFPR26273-E, KFPR26277-E, KFPR26280-E
KFPS	KFPS00345-W, KFPS00346-E, KFPS00347-E, KFPS00348-E, KFPS00349-E, KFPS00412-E, KFPS00440-W, KFPS00442-E, KFPS00448-E, KFPS00452-E, KFPS00612-E, KFPS00700-E, KFPS00701-E, KFPS00707-E, KFPS00709-E, KFPS00710-E, KFPS00712-E, KFPS00713-E, KFPS00714-E, KFPS00715-E, KFPS00717-E, KFPS00720-E, KFPS00722-E, KFPS00729-E, KFPS00803-E, KFPS00835-E, KFPS00840-E, KFPS00841-E, KFPS00850-E, KFPS00856-E, KFPS00857-E, KFPS00957-E, KFPS00961-E, KFPS00962-E, KFPS00992-E, KFPS01005-E, KFPS01006-E, KFPS01009-E, KFPS01010-E, KFPS01040-E, KFPS01042-E, KFPS01064-E, KFPS01070-E, KFPS01090-E, KFPS01121-E, KFPS01129-E, KFPS01150-E, KFPS01160-E, KFPS01220-E, KFPS01226-E, KFPS01275-E, KFPS01277-E, KFPS01301-E, KFPS01820-E, KFPS01823-E, KFPS01824-E, KFPS01835-E, KFPS01862-E, KFPS01864-E, KFPS01865-E, KFPS01866-E, KFPS01868-E, KFPS01874-E, KFPS01875-E, KFPS01891-E, KFPS01898-E, KFPS02102-E, KFPS02111-E, KFPS02126-E, KFPS02135-E, KFPS02137-E, KFPS02139-E, KFPS02141-E, KFPS02143-E, KFPS02144-E, KFPS02145-E, KFPS02147-E, KFPS02148-E, KFPS02149-E, KFPS02153-E, KFPS02154-E, KFPS02155-E, KFPS02156-E, KFPS02157-E, KFPS02158-E, KFPS02160-E, KFPS02173-E, KFPS02190-E, KFPS02256-E, KFPS03302-E, KFPS04621-E, KFPS04622-E, KFPS04623-E, KFPS04625-E, KFPS04670-E, KFPS05047-E, KFPS05076-E, KFPS05091-E, KFPS05100-E, KFPS05101-E, KFPS05102-E, KFPS05111-E, KFPS05236-E

#### 4. KFPx で始まるメッセージ

プレ フィッ クス	メッセージID
KFPU	KFPU00215-E, KFPU00216-E, KFPU00217-E, KFPU00218-E, KFPU00219-E, KFPU00220-E, KFPU00222-E, KFPU00223-E, KFPU00240-E, KFPU00241-E, KFPU00242-E, KFPU00243-E, KFPU00244-E, KFPU00245-E, KFPU00246-E, KFPU00247-E, KFPU00248-E, KFPU00249-E, KFPU00250-E, KFPU00251-E
KFPX	KFPX14004-E, KFPX14017-E, KFPX14018-E, KFPX14019-E, KFPX14020-E, KFPX14023-E, KFPX14024-E, KFPX14025-E, KFPX14026-E, KFPX14027-E, KFPX14029-E, KFPX14030-E, KFPX14035-E, KFPX14051-E, KFPX14204-E, KFPX14217-E, KFPX14218-E, KFPX14220-E, KFPX14223-E, KFPX14224-E, KFPX14225-E, KFPX14226-E, KFPX14227-E, KFPX14229-E, KFPX14230-E, KFPX14235-E, KFPX14236-E, KFPX14238-E, KFPX14251-E, KFPX14253-E, KFPX14255-W, KFPX14259-E, KFPX14262-E, KFPX14268-W, KFPX14280-E, KFPX14302-W, KFPX18502-E, KFPX18506-E, KFPX18508-E, KFPX18550-E, KFPX18551-E, KFPX18555-E, KFPX18560-E, KFPX18562-E, KFPX18563-E, KFPX18566-E, KFPX24004-E, KFPX24005-E, KFPX24006-E, KFPX24007-E, KFPX24009-W, KFPX24011-W, KFPX24018-E, KFPX24019-E, KFPX24020-E, KFPX24022-E, KFPX24025-W, KFPX24026-E, KFPX24028-W, KFPX24029-W, KFPX24030-E, KFPX24202-E, KFPX24204-E, KFPX24205-E, KFPX24206-E, KFPX24207-E, KFPX24211-W, KFPX24218-E, KFPX24219-E, KFPX24220-E, KFPX24222-E, KFPX24223-E, KFPX24227-E, KFPX24228-E, KFPX24229-E, KFPX24230-E, KFPX24231-W, KFPX24232-E, KFPX24233-E, KFPX24234-E, KFPX24235-E, KFPX24236-E, KFPX24238-W, KFPX24240-W, KFPX24241-E, KFPX24242-W, KFPX24243-E, KFPX24244-I, KFPX24246-W, KFPX24262-E, KFPX24263-E, KFPX24264-E, KFPX24265-E, KFPX24266-E, KFPX24268-E, KFPX24269-E, KFPX24270-E, KFPX24271-E, KFPX24272-E, KFPX24273-E, KFPX24274-E, KFPX24275-E, KFPX24403-E, KFPX24407-E, KFPX24408-E, KFPX24409-E, KFPX24410-E, KFPX28405-E, KFPX28407-E, KFPX28502-E, KFPX28503-E, KFPX28504-W

表 4-8 組み込み DB のメッセージ (再実行)

プレ フィッ クス	メッセージID
KFPD	KFPD00012-E, KFPD00020-E, KFPD00021-E
KFPH	KFPH00132-E, KFPH00145-E, KFPH20003-E, KFPH21001-E, KFPH22002-E, KFPH22013-E, KFPH23003-E, KFPH23004-E, KFPH23005-E, KFPH23025-E, KFPH23026-E, KFPH25002-E, KFPH27005-E, KFPH29009-W
KFPI	KFPI21582-E
KFPL	KFPL15040-E, KFPL15048-E, KFPL15240-E, KFPL20001-E, KFPL20003-E, KFPL20200-E, KFPL22000-E, KFPL25341-E
KFPR	KFPR16005-E, KFPR16205-E, KFPR26001-E, KFPR26002-E, KFPR26017-E, KFPR26201-E, KFPR26202-E, KFPR26217-E

プレフィックス	メッセージ ID
KFPS	KFPS00430-E, KFPS00443-I, KFPS00460-E, KFPS00609-E, KFPS00703-E, KFPS00836-E, KFPS00854-W, KFPS00855-W, KFPS00888-W, KFPS00889-E, KFPS00900-I, KFPS00955-E, KFPS00965-E, KFPS01091-E, KFPS01099-E, KFPS01103-E, KFPS01113-E, KFPS01115-E, KFPS01125-E, KFPS01200-E, KFPS01201-E, KFPS01204-E, KFPS01205-E, KFPS01223-E, KFPS01274-E, KFPS01300-E, KFPS01303-E, KFPS01812-E, KFPS01844-E, KFPS01847-E, KFPS01861-E, KFPS01871-E, KFPS02182-E, KFPS02200-E, KFPS02210-E, KFPS02255-E, KFPS04652-E
KFPU	KFPU00221-E
KFPX	KFPX18410-E, KFPX24001-E, KFPX24015-E, KFPX24024-E, KFPX24201-E, KFPX24208-E, KFPX24215-E, KFPX24405-E

表 4-9 組み込み DB のメッセージ (データベース回復)

プレフィックス	メッセージ ID
KFPH	KFPH00306-E, KFPH00307-E, KFPH00308-E, KFPH00309-E, KFPH20005-E, KFPH22001-E, KFPH22003-E, KFPH22018-W, KFPH22025-E, KFPH22026-E, KFPH23007-E, KFPH23023-I, KFPH23100-E, KFPH23101-E, KFPH25000-E, KFPH25001-E, KFPH27006-E, KFPH27007-E, KFPH27008-E
KFPI	KFPI21561-E, KFPI21562-E
KFPL	KFPL20020-E
KFPR	KFPR26072-E
KFPS	KFPS01180-E, KFPS01181-E, KFPS01183-E, KFPS01184-E, KFPS01185-E, KFPS01202-E, KFPS01203-E, KFPS01251-E, KFPS01256-E, KFPS01257-E, KFPS01260-E, KFPS01261-E, KFPS01264-E, KFPS01267-E, KFPS01268-E, KFPS01270-E, KFPS01272-E, KFPS01273-E, KFPS01302-E, KFPS02174-E, KFPS02220-E
KFPX	KFPX24017-E, KFPX24217-E

表 4-10 組み込み DB のメッセージ (再起動後に再実行)

プレフィックス	メッセージ ID
KFPL	KFPL20000-E, KFPL23000-E, KFPL23001-E
KFPS	KFPS00403-E, KFPS00705-E, KFPS00830-E, KFPS01821-E, KFPS01845-E, KFPS01846-E, KFPS01851-E, KFPS01870-E,



プレフィックス	メッセージ ID
KFPS	KFPS02110-E, KFPS02114-E, KFPS02115-E, KFPS02159-E, KFPS02254-E, KFPS04655-E

# 付録

## 付録 A 参考情報

---

ここでは、JP1/AO を使用する上での参考情報について説明します。

### 付録 A.1 各バージョンの変更内容

#### (1) 10-54 の変更内容

- 次のメッセージを追加した。  
メッセージ ID が KNAE06000～KNAE06999 の範囲：  
KNAE06482-E～KNAE06510-E  
メッセージ ID が KNAE08000～KNAE08999 の範囲：  
KNAE08084-E, KNAE08085-E
- 次のメッセージを変更した。  
メッセージ ID が KNAE04000～KNAE04999 の範囲：  
KNAE04714-E  
メッセージ ID が KNAE08000～KNAE08999 の範囲：  
KNAE08134-E, KNAE08140-E

#### (2) 10-53 の変更内容

- 次のメッセージを追加した。  
メッセージ ID が KNAE06000～KNAE06999 の範囲：  
KNAE06459-E～KNAE06481-E

#### (3) 10-52 の変更内容

- 次のメッセージを追加した。  
メッセージ ID が KNAE04000～KNAE04999 の範囲：  
KNAE04701-I～KNAE04807-E  
メッセージ ID が KNAE06000～KNAE06999 の範囲：  
KNAE06433-E, KNAE06434-E, KNAE06435-E, KNAE06436-E, KNAE06437-E,  
KNAE06438-E, KNAE06439-E, KNAE06440-E, KNAE06441-E, KNAE06442-E,  
KNAE06443-E, KNAE06444-E, KNAE06445-E, KNAE06446-E, KNAE06447-E,  
KNAE06448-E, KNAE06449-E, KNAE06450-E, KNAE06451-E, KNAE06452-E,  
KNAE06453-E, KNAE06454-E, KNAE06455-I, KNAE06456-I, KNAE06457-E,  
KNAE06458-I

- 次のメッセージを変更した。

メッセージ ID が KNAE00001～KNAE00999 の範囲：

KNAE00316-E, KNAE00333-E

メッセージ ID が KNAE01000～KNAE01999 の範囲：

KNAE01010-E, KNAE01124-E, KNAE01131-E

メッセージ ID が KNAE02000～KNAE02999 の範囲：

KNAE02122-E

メッセージ ID が KNAE03000～KNAE03999 の範囲：

KNAE03055-E, KNAE03056-E, KNAE03228-E, KNAE03234-E, KNAE03323-E

メッセージ ID が KNAE04000～KNAE04999 の範囲：

KNAE04512-E, KNAE04533-E

メッセージ ID が KNAE08000～KNAE08999 の範囲：

KNAE08251-I

メッセージ ID が KNAE20000～KNAE29999 の範囲：

KNAE20078-I, KNAE20079-E, KNAE20080-I, KNAE20081-E

#### (4) 10-51 の変更内容

- 次のメッセージを追加した。

メッセージ ID が KNAE06000～KNAE06999 の範囲：

KNAE06427-E, KNAE06428-E, KNAE06429-E, KNAE06430-E, KNAE06431-E,  
KNAE06432-E

- メッセージ ID 「KFPH22024-I」を「KFPH22024-W」に変更した。

#### (5) 10-50 の変更内容

- 2014 年 9 月以降、マニュアル名称および資料番号を次のとおり変更した。

変更前

*JPI/AO 画面・コマンドリファレンス* (3021-3-084)

変更後

*JPI/AO 画面・コマンド・API リファレンス* (3021-3-088)

- メッセージを追加した。

メッセージ ID が KNAE01000～KNAE01999 の範囲：

KNAE01347-I, KNAE01348-I, KNAE01349-I, KNAE01350-I, KNAE01635-E

メッセージ ID が KNAE02000～KNAE02999 の範囲：

KNAE02101-E, KNAE02102-E, KNAE02104-E, KNAE02105-I, KNAE02106-E,  
KNAE02107-E, KNAE02111-E, KNAE02121-E, KNAE02122-E

メッセージ ID が KNAE06000～KNAE06999 の範囲：

KNAE06397-E, KNAE06398-E, KNAE06399-E, KNAE06400-E, KNAE06401-E,  
KNAE06402-E, KNAE06403-E, KNAE06404-E, KNAE06405-E, KNAE06406-E,  
KNAE06407-E, KNAE06408-E, KNAE06409-E, KNAE06410-E, KNAE06411-E,  
KNAE06412-E, KNAE06413-E, KNAE06414-E, KNAE06415-E, KNAE06416-E,  
KNAE06417-E, KNAE06418-E, KNAE06419-E, KNAE06420-E, KNAE06421-E,  
KNAE06422-E, KNAE06423-E, KNAE06424-E, KNAE06425-E, KNAE06426-E

メッセージ ID が KNAE08000～KNAE08999 の範囲：

KNAE08081-E, KNAE08082-I, KNAE08083-I

## (6) 10-13 の変更内容

- メッセージを追加した。

メッセージ ID が KNAE06000～KNAE06999 の範囲：

KNAE06369-E, KNAE06370-E, KNAE06371-E, KNAE06372-E, KNAE06373-E, KNAE06374-E,  
KNAE06375-E, KNAE06376-E, KNAE06377-E, KNAE06378-E, KNAE06379-E,  
KNAE06380-E, KNAE06381-E, KNAE06382-E, KNAE06383-E, KNAE06384-E,  
KNAE06385-E, KNAE06386-E, KNAE06387-E, KNAE06388-E, KNAE06389-E,  
KNAE06390-E, KNAE06391-E, KNAE06392-E, KNAE06393-E, KNAE06394-E,  
KNAE06395-E, KNAE06396-E

## (7) 10-12 の変更内容

- 適用 OS に Windows Server 2012 R2 を追加した。
- メッセージを追加した。

メッセージ ID が KNAE00001～KNAE00999 の範囲：

KNAE00051-Q, KNAE00219-E, KNAE00220-E, KNAE00221-E, KNAE00223-Q,  
KNAE00224-Q, KNAE00225-I, KNAE00226-I, KNAE00227-I, KNAE00228-E,  
KNAE00229-W, KNAE00230-E, KNAE00231-E, KNAE00503-E, KNAE00505-E,  
KNAE00506-E, KNAE00507-E, KNAE00508-E, KNAE00509-E, KNAE00510-E,  
KNAE00511-E, KNAE00512-E, KNAE00513-E, KNAE00514-E, KNAE00554-Q,  
KNAE00555-Q, KNAE00556-I, KNAE00557-I

メッセージ ID が KNAE01000～KNAE01999 の範囲：

KNAE01341-I, KNAE01342-I, KNAE01343-I, KNAE01344-I, KNAE01345-I,  
KNAE01346-I

メッセージ ID が KNAE04000～KNAE04999 の範囲：

KNAE04557-E

メッセージ ID が KNAE06000～KNAE06999 の範囲：

KNAE06361-E, KNAE06362-E, KNAE06363-E, KNAE06364-E, KNAE06365-E,  
KNAE06366-E, KNAE06367-E, KNAE06368-W

メッセージ ID が KNAE08000～KNAE08999 の範囲：

KNAE08064-E, KNAE08065-I, KNAE08066-E, KNAE08067-E, KNAE08068-E,  
KNAE08069-E, KNAE08070-I, KNAE08071-I, KNAE08077-E, KNAE08078-E,  
KNAE08080-E, KNAE08901-I, KNAE08902-I, KNAE08903-I, KNAE08904-I,  
KNAE08951-I, KNAE08952-I, KNAE08953-I, KNAE08954-I, KNAE08955-I,  
KNAE08956-I

メッセージ ID が KNAE20000～KNAE29999 の範囲：

KNAE20068-I, KNAE20069-E, KNAE20070-I, KNAE20071-E, KNAE20072-I,  
KNAE20073-E, KNAE20074-I, KNAE20075-E, KNAE20076-I, KNAE20077-E,  
KNAE21007-I, KNAE21008-E

## (8) 10-11の変更内容

- メッセージを追加した。

メッセージ ID が KNAE00001～KNAE00999 の範囲：

KNAE00406-Q

メッセージ ID が KNAE03000～KNAE03999 の範囲：

KNAE03312-I, KNAE03313-E, KNAE03314-I, KNAE03315-I, KNAE03316-I,  
KNAE03317-I, KNAE03318-E, KNAE03319-E, KNAE03320-E, KNAE03321-E,  
KNAE03322-E, KNAE03323-E, KNAE03324-W, KNAE03325-E, KNAE03326-E

メッセージ ID が KNAE06000～KNAE06999 の範囲：

KNAE06330-E, KNAE06331-E, KNAE06332-E, KNAE06333-E, KNAE06334-E,  
KNAE06335-E, KNAE06336-E, KNAE06337-E, KNAE06338-E, KNAE06339-E,  
KNAE06340-E, KNAE06341-E, KNAE06342-E, KNAE06343-E, KNAE06344-E,  
KNAE06345-E, KNAE06346-E, KNAE06347-E, KNAE06348-I, KNAE06349-I,  
KNAE06350-I, KNAE06351-W, KNAE06352-I, KNAE06353-I, KNAE06354-E,  
KNAE06355-E, KNAE06356-E, KNAE06357-E, KNAE06358-E, KNAE06359-E,  
KNAE06360-I

メッセージ ID が KNAE08000～KNAE08999 の範囲：

KNAE08063-E, KNAE08172-E, KNAE08173-E

メッセージ ID が KNAE20000～KNAE29999 の範囲：

KNAE23018-I, KNAE23019-E, KNAE23020-W, KNAE23021-I, KNAE23022-E

## (9) 10-10 の変更内容

- メッセージを追加した。

メッセージ ID が KNAE00001～KNAE00999 の範囲：

KNAE00050-Q, KNAE00463-E, KNAE00464-E, KNAE00465-E, KNAE00466-E,  
KNAE00467-Q, KNAE00468-I, KNAE00469-W, KNAE00470-I, KNAE00471-E,  
KNAE00472-E, KNAE00473-E, KNAE00474-I, KNAE00475-Q, KNAE00476-I,  
KNAE00477-E, KNAE00478-E, KNAE00479-I, KNAE00480-E, KNAE00481-E,  
KNAE00482-E, KNAE00483-Q, KNAE00484-E, KNAE00485-I, KNAE00486-E,  
KNAE00488-E, KNAE00491-Q, KNAE00492-Q, KNAE00493-I, KNAE00494-E,  
KNAE00495-E, KNAE00496-E, KNAE00497-E, KNAE00498-E, KNAE00499-E,  
KNAE00910-E

メッセージ ID が KNAE01000～KNAE01999 の範囲：

KNAE01174-E, KNAE01175-E, KNAE01176-E, KNAE01177-E, KNAE01701-E,  
KNAE01702-E, KNAE01703-E, KNAE01704-E, KNAE01705-E, KNAE01706-W,  
KNAE01707-W, KNAE01708-W, KNAE01709-E, KNAE01710-E, KNAE01711-I,  
KNAE01712-I, KNAE01713-I, KNAE01714-I, KNAE01715-I, KNAE01751-E,  
KNAE01752-E, KNAE01753-E, KNAE01754-E, KNAE01755-W, KNAE01756-W,  
KNAE01757-W, KNAE01758-W, KNAE01759-W, KNAE01760-W, KNAE01761-E,  
KNAE01762-I, KNAE01763-I, KNAE01764-I, KNAE01765-I, KNAE01766-I,  
KNAE01767-I, KNAE01768-I, KNAE01801-E, KNAE01804-E, KNAE01805-E,  
KNAE01806-E, KNAE01807-E, KNAE01808-E, KNAE01809-E, KNAE01811-E,  
KNAE01812-E, KNAE01813-E, KNAE01814-E, KNAE01815-E, KNAE01816-E,  
KNAE01817-E, KNAE01818-E, KNAE01819-E, KNAE01820-E, KNAE01821-E,  
KNAE01822-E, KNAE01823-E, KNAE01824-I, KNAE01825-I, KNAE01826-E,  
KNAE01827-I, KNAE01828-I, KNAE01829-E, KNAE01830-I, KNAE01831-E,  
KNAE01832-E, KNAE01833-E, KNAE01834-E, KNAE01835-E, KNAE01836-E,  
KNAE01837-E, KNAE01838-E, KNAE01839-E, KNAE01840-E, KNAE01841-E,  
KNAE01842-E, KNAE01843-E, KNAE01844-E, KNAE01845-E, KNAE01846-E,  
KNAE01847-E, KNAE01848-E, KNAE01849-E, KNAE01850-E, KNAE01851-E,  
KNAE01852-E, KNAE01853-E, KNAE01854-E, KNAE01855-E

メッセージ ID が KNAE06000～KNAE06999 の範囲：

KNAE06253-E, KNAE06254-E, KNAE06255-E, KNAE06256-E, KNAE06257-E,  
KNAE06258-E, KNAE06259-E, KNAE06260-E, KNAE06261-E, KNAE06262-E,  
KNAE06263-E, KNAE06264-E, KNAE06265-E, KNAE06266-E, KNAE06267-E,  
KNAE06268-E, KNAE06269-E, KNAE06270-E, KNAE06271-E, KNAE06272-E,  
KNAE06273-E, KNAE06274-E, KNAE06275-E, KNAE06276-E, KNAE06277-E,  
KNAE06278-E, KNAE06279-E, KNAE06280-E, KNAE06281-E, KNAE06282-E,  
KNAE06283-E, KNAE06284-I, KNAE06285-E, KNAE06286-E, KNAE06287-E,  
KNAE06288-E, KNAE06289-E, KNAE06290-E, KNAE06291-E, KNAE06292-E,  
KNAE06293-E, KNAE06294-E, KNAE06295-E, KNAE06296-E, KNAE06297-E,

KNAE06298-E, KNAE06299-E, KNAE06300-E, KNAE06301-E, KNAE06302-E, KNAE06303-I, KNAE06304-E, KNAE06305-E, KNAE06306-E, KNAE06307-E, KNAE06308-W, KNAE06309-E, KNAE06310-E, KNAE06311-E, KNAE06312-E, KNAE06313-E, KNAE06314-E, KNAE06315-E, KNAE06316-E, KNAE06317-E, KNAE06318-E, KNAE06319-E, KNAE06320-E, KNAE06321-E, KNAE06322-E, KNAE06323-E, KNAE06324-E, KNAE06325-E, KNAE06326-W, KNAE06327-E, KNAE06328-E, KNAE06329-E

メッセージ ID が KNAE08000~KNAE08999 の範囲 :

KNAE08261-I, KNAE08262-I, KNAE08263-W

メッセージ ID が KNAE20000~KNAE29999 の範囲 :

KNAE20004-I, KNAE20048-I, KNAE20049-E, KNAE20050-I, KNAE20051-E, KNAE20052-I, KNAE20053-E, KNAE20054-I, KNAE20055-E, KNAE20056-I, KNAE20057-E, KNAE20058-I, KNAE20059-E, KNAE20060-I, KNAE20061-E, KNAE20062-I, KNAE20063-E, KNAE20064-I, KNAE20065-E, KNAE20066-I, KNAE20067-E

メッセージ ID が KAPM00001~KAPM99999 の範囲 :

KAPM15550-E, KAPM15551-E, KAPM15552-E, KAPM15553-E, KAPM15554-W, KAPM15555-W, KAPM15556-W, KAPM15557-E

## (10) 10-02 の変更内容

- メッセージを追加した。

メッセージ ID が KNAE00001~KNAE00999 の範囲 :

KNAE00021-E, KNAE00133-E

メッセージ ID が KNAE01000~KNAE01999 の範囲 :

KNAE01172-E, KNAE01173-E, KNAE01615-E

メッセージ ID が KNAE06000~KNAE06999 の範囲 :

KNAE06105-E, KNAE06106-W, KNAE06244-E, KNAE06245-E, KNAE06246-E, KNAE06247-E, KNAE06248-I, KNAE06249-E, KNAE06250-E, KNAE06251-E, KNAE06252-E

メッセージ ID が KNAE08000~KNAE08999 の範囲 :

KNAE08018-E, KNAE08049-I, KNAE08050-I, KNAE08051-I, KNAE08052-I, KNAE08053-I, KNAE08054-I, KNAE08055-E, KNAE08056-E, KNAE08057-E, KNAE08058-E, KNAE08059-E, KNAE08060-E, KNAE08061-E, KNAE08062-E, KNAE08401-I, KNAE08402-I, KNAE08403-E, KNAE08404-I, KNAE08405-I, KNAE08406-E, KNAE08407-I, KNAE08408-I, KNAE08409-E, KNAE08410-I, KNAE08411-I, KNAE08412-E, KNAE08413-I, KNAE08414-I, KNAE08415-W, KNAE08416-W, KNAE08417-I, KNAE08418-I, KNAE08419-E, KNAE08420-E, KNAE08421-W, KNAE08422-E, KNAE08423-E, KNAE08424-E



メッセージ ID が KAPM00001～KAPM99999 の範囲：

KAPM02493-E, KAPM02494-E, KAPM08922-E, KAPM15267-E, KAPM15268-I,  
KAPM15720-E, KAPM15723-I, KAPM15724-I, KAPM15726-E, KAPM15727-E,  
KAPM15728-E, KAPM15729-E, KAPM15730-E, KAPM15731-E, KAPM15732-E,  
KAPM15733-E, KAPM15748-E, KAPM15749-E, KAPM15750-I, KAPM15751-E,  
KAPM15752-I, KAPM15753-I, KAPM15754-I, KAPM15755-E, KAPM15756-E,  
KAPM15757-I, KAPM15758-I, KAPM15759-E, KAPM15760-E, KAPM15765-E,  
KAPM15766-E, KAPM15767-I, KAPM15768-I, KAPM15769-E, KAPM15770-I,  
KAPM15781-E, KAPM15782-E, KAPM15783-I, KAPM15784-I, KAPM15785-E,  
KAPM15792-E, KAPM15793-E, KAPM15794-E, KAPM15800-I, KAPM15801-I,  
KAPM15802-I, KAPM15804-I, KAPM15805-I, KAPM15808-I, KAPM15810-I,  
KAPM15811-I, KAPM15812-I, KAPM15813-I, KAPM15814-I, KAPM15815-I,  
KAPM15816-I, KAPM15820-E, KAPM15821-E, KAPM15822-E, KAPM15823-E,  
KAPM15824-E, KAPM15825-E, KAPM15826-E, KAPM15827-E, KAPM15828-E,  
KAPM15829-E, KAPM15830-E, KAPM15831-E, KAPM15832-E, KAPM15833-E,  
KAPM15834-E

## (11) 10-01 の変更内容

- メッセージを追加した。

KNAE01171-E, KNAE06000～KNAE06999