

Cosminexus アプリケーションサーバ V8

**メッセージ 1 KDAL-KDCG および**  
**Hitachi Web Server 編**

操作書

3020-3-U41-40

## 対象製品

適用 OS : Windows Server 2003 , Windows Server 2003 R2 , Windows Server 2003 ( x64 )<sup>1</sup> , Windows Server 2003 R2 ( x64 )<sup>1</sup> , Windows Server 2008 x86 , Windows Server 2008 x64<sup>1</sup> , Windows Server 2008 R2<sup>1</sup>

P-2443-7B84 uCosminexus Application Server Standard-R 08-70

P-2443-7D84 uCosminexus Application Server Standard 08-70

P-2443-7K84 uCosminexus Application Server Enterprise 08-70

P-2443-7M84 uCosminexus Web Redirector 08-70

P-2443-7S84 uCosminexus Service Platform 08-70<sup>2</sup>

適用 OS : Windows Server 2003 , Windows Server 2003 R2 , Windows Vista , Windows XP , Windows 7 ( 32bit ) , Windows 7 ( x64 )<sup>1</sup>

P-2443-7E84 uCosminexus Developer Standard 08-70

P-2443-7F84 uCosminexus Developer Professional 08-70

P-2443-7T84 uCosminexus Service Architect 08-70<sup>2</sup>

適用 OS : Windows Server 2003 , Windows Server 2003 R2 , Windows Server 2003 ( x64 )<sup>1</sup> , Windows Server 2003 R2 ( x64 )<sup>1</sup> , Windows Server 2008 x86 , Windows Server 2008 x64<sup>1</sup> , Windows Server 2008 R2<sup>1</sup> , Windows Vista , Windows XP , Windows 7 ( 32bit ) , Windows 7 ( x64 )<sup>1</sup>

P-2443-7H84 uCosminexus Client 08-70

適用 OS : Windows Server 2003 ( x64 ) , Windows Server 2003 R2 ( x64 ) , Windows Server 2008 x64 , Windows Server 2008 R2

P-2943-7B84 uCosminexus Application Server Standard-R 08-70

P-2943-7D84 uCosminexus Application Server Standard 08-70

P-2943-7K84 uCosminexus Application Server Enterprise 08-70

P-2943-7S84 uCosminexus Service Platform 08-70<sup>2</sup>

適用 OS : AIX 5L V5.3 , AIX V6.1 , AIX V7.1

P-1M43-7D81 uCosminexus Application Server Standard 08-70<sup>2</sup>

P-1M43-7K81 uCosminexus Application Server Enterprise 08-70<sup>2</sup>

P-1M43-7S81 uCosminexus Service Platform 08-70<sup>2</sup>

適用 OS : HP-UX 11i V2 ( IPF ) , HP-UX 11i V3 ( IPF )

P-1J43-7D81 uCosminexus Application Server Standard 08-70

P-1J43-7K81 uCosminexus Application Server Enterprise 08-70

P-1J43-7S81 uCosminexus Service Platform 08-70<sup>2</sup>

適用 OS : Red Hat Enterprise Linux AS 4 ( x86 ) , Red Hat Enterprise Linux ES 4 ( x86 ) , Red Hat Enterprise Linux AS 4 ( AMD64 & Intel EM64T ) , Red Hat Enterprise Linux ES 4 ( AMD64 & Intel EM64T ) , Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform ( x86 ) , Red Hat Enterprise Linux 5 ( x86 ) , Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform ( AMD/Intel 64 ) , Red Hat Enterprise Linux 5 ( AMD/Intel 64 ) , Red Hat Enterprise Linux Server 6 ( 32-bit x86 ) , Red Hat Enterprise Linux Server 6 ( 64-bit x86\_64 )

P-9S43-7B81 uCosminexus Application Server Standard-R 08-70<sup>2</sup>

P-9S43-7D81 uCosminexus Application Server Standard 08-70<sup>2</sup>

P-9S43-7K81 uCosminexus Application Server Enterprise 08-70<sup>2</sup>

P-9S43-7M81 uCosminexus Web Redirector 08-70<sup>2</sup>

P-9S43-7S81 uCosminexus Service Platform 08-70<sup>2</sup>

注 1 WOW64 (Windows On Windows 64) 環境だけで使用できます。

注 2 この製品については、サポート時期をご確認ください。

これらのプログラムプロダクトのほかにもこのマニュアルをご利用になれる場合があります。詳細は「リリースノート」をご確認ください。

本製品では日立トレース共通ライブラリをインストールします。

## 輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

## 商標類

AIX は、米国およびその他の国における International Business Machines Corporation の商標です。

AIX 5L は、米国およびその他の国における International Business Machines Corporation の商標です。

AMD は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。

Borland のブランド名および製品名はすべて、米国 Borland Software Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

CORBA は、Object Management Group が提唱する分散処理環境アーキテクチャの名称です。

HP-UX は、Hewlett-Packard Company のオペレーティングシステムの名称です。

IIOP は、OMG 仕様による ORB(Object Request Broker) 間通信のネットワークプロトコルの名称です。

Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Itanium は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。

J2EE は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。

Java は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。

JDBC は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。

JDK は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。

JSP は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。

Linux は、Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

OMG, CORBA, IIOP, UML, Unified Modeling Language, MDA, Model Driven Architecture は、Object Management Group, Inc. の米国及びその他の国における登録商標または商標です。

ORACLE は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。

Oracle 及び Oracle 10g は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。

Oracle 及び Oracle9i は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。

Oracle 及び Oracle Database 10g は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国 及びその他の

国における登録商標または商標です。

Oracle 及び Oracle Database 11g は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。

Red Hat は、米国およびその他の国で Red Hat, Inc. の登録商標もしくは商標です。

SOAP ( Simple Object Access Protocol ) は、分散ネットワーク環境において XML ベースの情報を交換するための通信プロトコルの名称です。

Solaris は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。

すべての SPARC 商標は、米国 SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。SPARC 商標がついた製品は、米国 Sun Microsystems, Inc. が開発したアーキテクチャに基づくものです。

Sun は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。

Sun Microsystems は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。

UNIX は、The Open Group の米国ならびに他の国における登録商標です。

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Eclipse は、開発ツールプロバイダのオープンコミュニティである Eclipse Foundation, Inc. により構築された開発ツール統合のためのオープンプラットフォームです。

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>).

## マイクロソフト製品の表記について

このマニュアルでは、マイクロソフト製品の名称を次のように表記しています。

製品名	表記		
Microsoft(R) Internet Information Services 6.0	Microsoft IIS 6.0	Microsoft IIS	
Microsoft(R) Internet Information Services 7.0	Microsoft IIS 7.0		
Microsoft(R) Internet Information Services 7.5	Microsoft IIS 7.5		
Microsoft(R) SQL Server 2000	SQL Server 2000	SQL Server	
Microsoft(R) SQL Server 2005	SQL Server 2005		
Microsoft(R) SQL Server 2008	SQL Server 2008		
Microsoft(R) SQL Server 2000 Driver for JDBC	SQL Server 2000 Driver for JDBC	SQL Server の JDBC ドライバ	
Microsoft(R) SQL Server 2005 JDBC Driver	SQL Server 2005 JDBC Driver		
Microsoft(R) SQL Server JDBC Driver 2.0	SQL Server JDBC Driver		
Microsoft(R) SQL Server JDBC Driver 3.0			
Microsoft(R) Windows(R) 7 Enterprise ( 32bit )	Windows 7 ( 32bit )	Windows 7	Windows

製品名	表記	
Microsoft(R) Windows(R) 7 Professional ( 32bit )		
Microsoft(R) Windows(R) 7 Ultimate ( 32bit )		
Microsoft(R) Windows(R) 7 Enterprise ( x64 )	Windows 7 ( x64 )	
Microsoft(R) Windows(R) 7 Professional ( x64 )		
Microsoft(R) Windows(R) 7 Ultimate ( x64 )		
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 , Enterprise Edition Operating System ( x86 ) 日本語版		Windows Server 2003 Enterprise Edition
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 , Standard Edition Operating System ( x86 ) 日本語版	Windows Server 2003 Standard Edition	
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2 , Enterprise Edition Operating System ( x86 ) 日本語版	Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition	Windows Server 2003 R2
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2 , Standard Edition Operating System ( x86 ) 日本語版	Windows Server 2003 R2 Standard Edition	
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 , Enterprise x64 Edition Operating System 日本語版	Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition	Windows Server 2003 ( x64 )
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 , Standard x64 Edition Operating System 日本語版	Windows Server 2003 Standard x64 Edition	
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2 , Enterprise x64 Edition Operating System 日本語版	Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition	Windows Server 2003 R2 ( x64 )
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2 , Standard x64 Edition Operating System 日本語版	Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition	
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise 32-bit 日本語版	Windows Server 2008 x86	
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard 32-bit 日本語版		
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise 日本語版	Windows Server 2008 x64	
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard 日本語版		
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Enterprise 日本語版	Windows Server 2008 R2	
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Standard 日本語版		

製品名	表記	
Microsoft(R) Windows Vista(R) Business	Windows Vista Business	Windows Vista
Microsoft(R) Windows Vista(R) Enterprise	Windows Vista Enterprise	
Microsoft(R) Windows Vista(R) Ultimate	Windows Vista Ultimate	
Microsoft(R) Windows(R) XP Professional Operating System	Windows XP	

## 発行

2011年7月3020-3-U41-40

## 著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2008, 2011, Hitachi, Ltd.

## 変更内容

変更内容 ( 3020-3-U41-40 ) uCosminexus Application Server Enterprise 08-70 , uCosminexus Application Server Standard 08-70 , uCosminexus Application Server Standard-R 08-70 , uCosminexus Client 08-70 , uCosminexus Developer Professional 08-70 , uCosminexus Developer Standard 08-70 , uCosminexus Service Architect 08-70 , uCosminexus Service Platform 08-70 , uCosminexus Web Redirector 08-70

追加・変更内容	変更箇所
次の製品の適用 OS に AIX , HP-UX ( IPF ) を追加した。 <ul style="list-style-type: none"><li>• uCosminexus Application Server Enterprise</li><li>• uCosminexus Application Server Standard</li><li>• uCosminexus Service Platform</li></ul>	-
次の製品の適用 OS に Red Hat Enterprise Linux Server 6 ( 32-bit x86 ) , Red Hat Enterprise Linux Server 6 ( 64-bit x86_64 ) を追加した。 <ul style="list-style-type: none"><li>• uCosminexus Application Server Enterprise</li><li>• uCosminexus Application Server Standard</li><li>• uCosminexus Application Server Standard-R</li><li>• uCosminexus Service Platform</li><li>• uCosminexus Web Redirector</li></ul>	-

uCosminexus Application Server Enterprise 08-53 , uCosminexus Application Server Standard 08-53 , uCosminexus Application Server Standard-R 08-53 , uCosminexus Client 08-53 , uCosminexus Developer Professional 08-53 , uCosminexus Developer Standard 08-53 , uCosminexus Service Architect 08-53 , uCosminexus Service Platform 08-53 , uCosminexus Web Redirector 08-53

追加・変更内容	変更箇所
HiRDB Version 9 に対応した。	-
Microsoft Internet Information Services 7.0 および Microsoft Internet Information Services 7.5 に対応した。	-
SQL Server 2008 に対応した。これに伴い、使用できる JDBC ドライバに SQL Server JDBC Driver 2.0 , および SQL Server JDBC Driver 3.0 を追加した。	-
対象製品として uCosminexus Application Server Standard-R を追加した。	-
次の製品の適用 OS から AIX , HP-UX , Linux ( IPF ) を削除した。 <ul style="list-style-type: none"><li>• uCosminexus Application Server Standard</li><li>• uCosminexus Application Server Enterprise</li><li>• uCosminexus Service Platform</li></ul>	-

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

変更内容 ( 3020-3-U41-20 ) uCosminexus Application Server Enterprise 08-50 , uCosminexus Application Server Standard 08-50 , uCosminexus Client 08-50 , uCosminexus Developer

Professional 08-50 , uCosminexus Developer Standard 08-50 , uCosminexus Service Architect 08-50 , uCosminexus Service Platform 08-50 , uCosminexus Web Redirector 08-50

---

追加・変更内容

---

KDAN ( Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ ) を追加した。

---

出力先に JAX-WS 機能の稼働ログと保守ログを追加した。

---

メッセージを追加した。  
KDCGD9999-I

---

メッセージを変更した。  
KDCGA0001-E , KDCGC0002-E , KDCGC0003-W , KDCGF0002-E ~ KDCGF0004-E ,  
KDCGF0008-E , KDCGJ0001-E , KDCGO0002-E , KDCGP0001-E , KDCGP0002-E ,  
KDCGP1001-E ~ KDCGP1004-E , KDCGP9000-E , KDCGS0010-E , KDCGW0001-E ~  
KDCGW0003-E , KDCGW9000-E

---

JAX-WS 機能に関する記述を追加した。

---

Hitachi Web Server が出力するメッセージを変更した。  
emerg レベルのメッセージ  
notice レベルのメッセージ

---

Hitachi Web Server が出力するメッセージを追加した。  
crit レベルのメッセージ  
error レベルのメッセージ  
notice レベルのメッセージ  
リバースプロキシについてのメッセージ

---

次の製品の適用 OS に Windows Server 2008 R2 を追加した。

- uCosminexus Application Server Standard
  - uCosminexus Application Server Enterprise
  - uCosminexus Web Redirector
  - uCosminexus Service Platform
  - uCosminexus Client
- 

次の製品の適用 OS から Solaris を削除した。

- uCosminexus Application Server Standard
  - uCosminexus Application Server Enterprise
- 

次の製品の適用 OS に Windows 7 を追加した。

- uCosminexus Developer Standard
  - uCosminexus Developer Professional
  - uCosminexus Service Architect
  - uCosminexus Client
-

# はじめに

---

このマニュアルは、Cosminexus（コズミネクサス）のアプリケーションサーバで出力されるメッセージについて説明したものです。このマニュアルでは、アプリケーションサーバで出力されるメッセージのうち、KDAL から KDCG までのメッセージと Hitachi Web Server が出力するメッセージについて説明します。

アプリケーションサーバでは、次に示すプログラムプロダクトを使用してシステムを構築、運用します。

- uCosminexus Application Server Enterprise
- uCosminexus Application Server Standard
- uCosminexus Application Server Standard-R
- uCosminexus Client
- uCosminexus Developer Professional
- uCosminexus Developer Standard
- uCosminexus Service Architect
- uCosminexus Service Platform
- uCosminexus Web Redirector

なお、オペレーティングシステム（OS）の種類によって、機能が異なる場合があります。

## 対象読者

このマニュアルは、Java EE に準拠したアプリケーションを実行するためのシステムを設計、構築または運用する方、およびアプリケーションを開発する方を対象にしています。次の内容を理解されていることを前提としています。

システムを設計、構築または運用する方

- Windows またはご使用の UNIX のシステム構築および運用に関する知識
- Java EE に関する知識

アプリケーションを開発する方

- Windows の基本操作に関する知識
- Java によるプログラム開発に関する基本的な知識

## ご利用の製品ごとの用語の読み替えについて

ご利用の製品によっては、マニュアルで使用している用語を、ご利用の製品名に読み替える必要があります。

次の表に従って、マニュアルで使用している用語をご利用の製品名に読み替えてください。

ご利用の製品名	マニュアルで使用している用語
uCosminexus Application Server Standard-R	Application Server
uCosminexus Developer Professional <sup>1</sup>	Application Server および Application Server Enterprise

ご利用の製品名	マニュアルで使用している用語
uCosminexus Developer Standard <sup>1, 2</sup>	Application Server
uCosminexus Service Architect <sup>1</sup>	Application Server および Application Server Enterprise
uCosminexus Service Platform	

注 1 テスト環境で使用している場合にだけ読み替えが必要です。

注 2 uCosminexus Developer Standard と Application Server には一部機能差があります。機能差については、マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ V8 アプリケーション開発ガイド」の「付録 D Developer Standard 使用時の注意事項」を参照してください。

## このマニュアルの構文の説明で使用している記号

このマニュアルでは、次に示す記号を使用して構文を説明しています。

記号	意味
	横に並べられた複数の項目に対する項目間の区切りを示し、「または」を意味します。 (例) A   B A または B を指定することを示します。
:	: の左にあるものを右にあるもので定義することを示します。 (例) A : B 「A とは B である」と定義することを示します。
< >	この記号で囲まれている項目は、該当する要素やファイルなどを指定したり、該当する要素が表示されたりすることを示します。 (例) <サーバ名> サーバ名が表示されます。
[ ]	この記号で囲まれている項目は、省略される項目、または省略してもよい項目を示します。複数の項目が横に並べて記述されている場合には、何も表示されないか、またはどれか一つだけ表示されることを示します。 (例 1) [ A ] 「何も表示されない」か「A が表示される」ことを示します。 (例 2) [ B   C ] 「何も表示されない」か「B または C が表示される」ことを示します。
...	記述が省略されていることを示します。 (例) ABC... ABC の後ろに記述があり、その記述が省略されていることを示します。

# 目次

<b>1</b>	<b>メッセージの概要</b>	<b>1</b>
1.1	アプリケーションサーバで出力されるメッセージとマニュアルでの記載箇所	2
1.1.1	システムの構築・運用時またはアプリケーション開発時に出力されるメッセージ	2
1.1.2	監査ログメッセージ	4
1.2	このマニュアルで説明するメッセージの分類と参照先	5
<b>2</b>	<b>KDAL ( 監査ログライブラリ機能で出力されるメッセージ )</b>	<b>7</b>
2.1	KDAL で始まるメッセージの概要	8
2.1.1	メッセージの出力先	8
2.1.2	メッセージの記述形式	8
2.2	KDAL で始まるメッセージ	10
<b>3</b>	<b>KDAN ( Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ )</b>	<b>21</b>
3.1	KDAN で始まるメッセージの概要	22
3.1.1	メッセージの出力先	22
3.1.2	メッセージの記述形式	22
3.2	KDAN で始まるメッセージ	24
<b>4</b>	<b>KDCC ( SOAP アプリケーション開発支援機能で出力されるメッセージ )</b>	<b>437</b>
4.1	KDCC で始まるメッセージの概要	438
4.1.1	メッセージの出力先	438
4.1.2	メッセージの記述形式	438
4.1.3	C4Fault クラスによって出力されるメッセージ ( KDCCP ) の形式	439
4.1.4	C4Exception クラスによって出力されるメッセージ ( KDCCE05 ) の形式	441
4.1.5	SOAP エンジンによって出力されるメッセージ ( KDCCE06 , KDCCE9 , KDCCS30 ) の形式	441
4.1.6	UDDI クライアントライブラリによって出力されるメッセージ ( KDCCR ) の形式	442
4.1.7	開発支援コマンドによって出力されるメッセージ ( KDCCC ) の形式	443
4.1.8	送受信データのサイズチェックによって出力されるメッセージ ( KDCCS1151 から KDCCS1160 まで ) の形式	443
4.1.9	SAAJ によって出力されるメッセージ ( KDCCS1045 から KDCCS1150 ) の形式	444

4.1.10	PRF トレースの取得によって出力されるメッセージ (KDCCT0) の形式	445
4.1.11	トレース機能によって出力されるメッセージ (KDCCT1) の形式	445
4.1.12	DII 使用時に出力されるメッセージ (KDCCP30) の形式	446
4.1.13	注意事項	447
4.2	KDCCC0001 から KDCCC9999 までのメッセージ	448
4.3	KDCCE0501 から KDCCE0599 までのメッセージ	478
4.4	KDCCE0601 から KDCCE0699 までと KDCCE9000 のメッセージ	480
4.5	KDCCP0001 から KDCCP2999 までと KDCCP9000 のメッセージ	487
4.6	KDCCP3000 から KDCCP3999 までのメッセージ	498
4.7	KDCCR1001 から KDCCR9999 までのメッセージ	503
4.8	KDCCS1001 から KDCCS1150 までのメッセージ	524
4.9	KDCCS1151 から KDCCS1199 までのメッセージ	526
4.10	KDCCS3000 から KDCCS3999 までのメッセージ	527
4.11	KDCCT0001 から KDCCT0999 までのメッセージ	530
4.12	KDCCT1001 から KDCCT1999 までのメッセージ	532

## 5

KDCG (Web サービスセキュリティ機能で出力されるメッセージ)		533
5.1	KDCG で始まるメッセージの概要	534
5.1.1	メッセージの出力先	534
5.1.2	メッセージの記述形式	534
5.2	KDCGA で始まるメッセージ	537
5.3	KDCGC で始まるメッセージ	538
5.4	KDCGD で始まるメッセージ	541
5.5	KDCGF で始まるメッセージ	542
5.6	KDCGJ で始まるメッセージ	553
5.7	KDCGK で始まるメッセージ	555
5.8	KDCGO で始まるメッセージ	558
5.9	KDCGP で始まるメッセージ	561
5.10	KDCGS で始まるメッセージ	565
5.11	KDCGW で始まるメッセージ	573

## 6

Hitachi Web Server が出力するメッセージ		579
6.1	Hitachi Web Server が出力するメッセージの概略	580
6.1.1	メッセージの出力先	580

6.1.2	メッセージの記述形式	580
6.1.3	注意事項	581
6.2	基本機能についてのメッセージ	582
6.2.1	emerg レベルのメッセージ	582
6.2.2	alert レベルのメッセージ	583
6.2.3	crit レベルのメッセージ	586
6.2.4	error レベルのメッセージ	601
6.2.5	warn レベルのメッセージ	630
6.2.6	notice レベルのメッセージ	638
6.2.7	info レベルのメッセージ	643
6.2.8	レベルなしのメッセージ	648
6.3	SSL についてのメッセージ	655
6.4	リバースプロキシについてのメッセージ	671
6.5	流量制限機能についてのメッセージ	679
6.6	静的コンテンツキャッシュ機能についてのメッセージ	681
6.7	LDAP 連携機能についてのメッセージ	683
6.8	ユティリティについてのメッセージ	690
6.8.1	crldownload ユティリティ	690
6.8.2	hwserveredit ユティリティ	692
6.8.3	hwstraceinfo ユティリティ	694
6.8.4	rotatelog ユティリティ	696
6.8.5	rotatelog2 ユティリティ	697
6.8.6	sslpaswd ユティリティ	697

## 付録 699

付録 A	このマニュアルの参考情報	700
付録 A.1	関連マニュアル	700
付録 A.2	このマニュアルでの表記	703
付録 A.3	英略語	706
付録 A.4	KB (キロバイト) などの単位表記について	707



# 1

## メッセージの概要

この章では、アプリケーションサーバで出力されるメッセージの概要と記載個所について説明します。なお、このマニュアルでは、KDAL から KDCG までのメッセージ、および Hitachi Web Server のメッセージについて説明します。

---

1.1 アプリケーションサーバで出力されるメッセージとマニュアルでの記載個所

---

1.2 このマニュアルで説明するメッセージの分類と参照先

---

## 1.1 アプリケーションサーバで出力されるメッセージとマニュアルでの記載箇所

アプリケーションサーバでは次の 2 種類のメッセージが出力されます。

- システムの構築・運用時またはアプリケーション開発時に出力されるメッセージ
- 監査ログメッセージ

アプリケーションサーバで出力されるメッセージの分類とマニュアル記載箇所を次に示します。

### 1.1.1 システムの構築・運用時またはアプリケーション開発時に出力されるメッセージ

アプリケーションサーバのシステム構築時，運用時，またはアプリケーション開発時にメッセージが出力されます。

メッセージのプリフィックスはメッセージを出力した構成ソフトウェアまたは機能と対応しています。アプリケーションサーバで出力されるメッセージのプリフィックスおよびメッセージの分類と参照先を次の表に示します。出力されたメッセージのプリフィックスを基に，参照先を確認してください。なお，Hitachi Web Server が出力するメッセージ，Cosminexus XML Processor の JAXB 機能が出力するメッセージ，および TPBroker の運用で出力されるメッセージの一部にはプリフィックスがありません。

表 1-1 アプリケーションサーバで出力されるメッセージの参照先

プリフィックス	メッセージの分類	参照先マニュアル	参照箇所
KDAL	監査ログライブラリ機能で出力されるメッセージ	このマニュアル	1.2
KDAN	Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ		
KDCC	SOAP アプリケーション開発支援機能で出力されるメッセージ		
KDCG	Web サービスセキュリティ機能で出力されるメッセージ		
KDEC	Cosminexus サービスプラットフォーム基盤で出力されるメッセージ	Cosminexus ビジネスプロセス管理 / エンタープライズサービスパス サービスプラットフォーム メッセージ	

プリフィックス	メッセージの分類	参照先マニュアル	参照箇所	
KDJE	Cosminexus Component Container が出力するメッセージ	Cosminexus アプリケーションサーバ メッセージ 2	3 章, 4 章, 5 章, 6 章, 7 章	
KDJR			8 章	
KDJW			9 章	
KECT	Cosminexus サービスプラットフォームの開発環境で出力されるメッセージ	Cosminexus ビジネスプロセス管理 / エンタープライズサービスバス サービスプラットフォーム メッセージ		
KECX	Cosminexus XML Processor が出力するメッセージ	Cosminexus アプリケーションサーバ メッセージ 3	2 章	
KEDT	インスタントセットアップ機能で出力されるメッセージ		3 章	
KEOS02000 ~ KEOS29999	Cosminexus Manager を使用した構築・運用・保守で出力されるメッセージ		4 章	
KEOS50000 ~ KEOS59999	Cosminexus サービスプラットフォームの HCSC-Manager で出力されるメッセージ	Cosminexus ビジネスプロセス管理 / エンタープライズサービスバス サービスプラットフォーム メッセージ		
KEUC	実行環境の切り替えて出力されるメッセージ	Cosminexus アプリケーションサーバ メッセージ 3	5 章	
KEXS	Cosminexus XML Security - Core が出力するメッセージ		6 章	
KFCB29000 ~ KFCB59999	TPBroker が出力するメッセージ		7 章	
KFCB91000 ~ KFCB92999	TPBroker の運用で出力されるメッセージ		8 章	
KFCT	CTM および PRF が出力するメッセージ		9 章	
KFDB	Cosminexus DABroker Library が出力するメッセージ		10 章	
KFDJ			11 章	
KFRM	Cosminexus RM が出力するメッセージ		12 章	
-	Hitachi Web Server が出力するメッセージ		このマニュアル	1.2

## 1. メッセージの概要

プリフィックス	メッセージの分類	参照先マニュアル	参照箇所
	Cosminexus XML Processor の JAXB 機能出力するメッセージ	Cosminexus アプリケーションサーバ メッセージ 3	2 章
	TPBroker の運用で出力されるメッセージのうち、次のメッセージにはプリフィックスがありません。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• トレース情報取得ができない場合に出力されるメッセージ</li> <li>• hvmgtee コマンドのエラーメッセージ</li> <li>• hdumpns コマンドのエラーメッセージ</li> </ul>		8 章

(凡例) - : プリフィックスなし。

### 1.1.2 監査ログメッセージ

コマンド実行時には、システムの監査で使用される監査ログメッセージが出力されます。

メッセージのプリフィックスはメッセージを出力した構成ソフトウェアまたは機能に対応しています。アプリケーションサーバで出力される監査ログメッセージのプリフィックスおよび監査ログメッセージの分類と参照先を次の表に示します。

表 1-2 システムの監査で使用される監査ログメッセージの分類と参照先

プリフィックス	メッセージの分類	参照先マニュアル	参照箇所
KAWS10000 ~ KAWS19999	Hitachi Web Server が出力する監査ログメッセージ	Cosminexus アプリケーションサーバ メッセージ 4	3 章
KDJE54100 ~ KDJE54999	Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ		4 章
KEOS80000 ~ KEOS89999	Cosminexus Manager が出力する監査ログメッセージ		5 章
KFCT80000 ~ KFCT99999	CTM および PRF が出力する監査ログメッセージ		6 章

## 1.2 このマニュアルで説明するメッセージの分類と参照先

このマニュアルで説明しているメッセージの分類と参照先を次の表に示します。

表 1-3 このマニュアルで説明しているメッセージの分類とメッセージの参照先

プリフィックス	メッセージの分類	参照先
KDAL00001 ~ KDAL99999	監査ログライブラリ機能で出力されるメッセージ	2 章
KDAN00001 ~ KDAN99999	Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ	3 章
KDCCC0001 ~ KDCCT1999	SOAP アプリケーション開発支援機能で出力されるメッセージ	4 章
KDCGA0001 ~ KDCGW9999	Web サービスセキュリティ機能で出力されるメッセージ	5 章
-	Hitachi Web Server が出力するメッセージ	6 章

(凡例) - : プリフィックスなし。



# 2

## KDAL（監査ログライブラリ機能で出力されるメッセージ）

この章では、監査ログライブラリ機能で出力されるメッセージについて説明します。

---

2.1 KDAL で始まるメッセージの概要

---

2.2 KDAL で始まるメッセージ

---

## 2.1 KDAL で始まるメッセージの概要

---

KDAL で始まるメッセージは監査ログライブラリ機能で出力されます。

ここでは KDAL で始まるメッセージの出力先および記述形式について説明します。

### 2.1.1 メッセージの出力先

メッセージの出力先を次に示します。

- 標準出力, 標準エラー出力
- ログファイル

注

ログファイルの出力先については, マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 保守 / 移行 / 互換編」の「4. トラブルシューティング ( 資料の出力先と出力方法 )」を参照してください。

### 2.1.2 メッセージの記述形式

この章でのメッセージの記述形式を次に示します。

#### **KDALnnnnn-Y**

---

メッセージテキスト

可変値に関する説明

説明

メッセージテキストに対する補足説明

対処

ユーザが実施する対処

なお, 「可変値に関する説明」, 「説明」および「対処」はメッセージによって記述しないものもあります。

次に, 各項目について説明します。

KDALnnnnn

メッセージ ID を表します。

メッセージ ID を構成する要素について, 次に説明します。

KDAL

監査ログライブラリ機能で出力されるメッセージのプリフィックスを示します。

nnnnn

監査ログライブラリ機能で管理するメッセージ番号を表します。それぞれのメッセージには, 5 けたの固有の番号が付いています。

Y

メッセージのレベルを表します。メッセージのレベルは英字 1 文字で示します。  
メッセージのレベルを示す文字とその意味を次に示します。

E ( Error )

エラーレベルのトラブルが発生したことを通知するメッセージです。  
このメッセージが出力されたときは、処理を中断します。

W ( Warning )

警告レベルのトラブルが発生したことを通知するメッセージです。  
メッセージが出力されたあとも処理を続行します。

I ( Information )

システムの動作を通知するメッセージです。  
メッセージが出力されたあとも処理を続行します。

メッセージテキスト

監査ログライブラリ機能で出力されるメッセージテキストを示します。  
なお、メッセージテキスト中の可変値 ( メッセージが出力される状況によって変わる値 ) は、「xx...xx」( xx は英小文字 ) の形式で示します。

可変値に関する説明

メッセージテキスト中の可変値に表示される情報を「xx...xx : 表示される情報」  
( xx は英小文字 ) の形式で示します。可変値に関する説明の記述例を次に示します。

( 例 )

aa...aa : ファイル名  
bb...bb : アプリケーション名

説明

メッセージが通知された要因やメッセージを出力した構成ソフトウェアの動作など、  
メッセージに対する補足説明を示します。

対処

ユーザが実施する対処を表します。なお、対処方法の「保守員に連絡してください」  
とは、購入時の契約に基づいて、システム管理者が弊社問い合わせ窓口へ連絡する  
ことを示します。

## 2.2 KDAL で始まるメッセージ

---

監査ログライブラリ機能で出力される KDAL00001 から KDAL99999 までのメッセージについて説明します。

### KDAL00001-I

---

Setup of the audit log will now be executed. (aa....aa)

aa....aa : auditsetup コマンドのコマンド名

説明

監査ログのセットアップを実行します。

### KDAL00002-I

---

Setup of the audit log was executed successfully.

説明

監査ログのセットアップに成功しました。

### KDAL00003-W

---

An invalid property was specified. (aa....aa = bb....bb) The default value cc....cc will be used.

aa....aa : プロパティ名称

bb....bb : 指定値

cc....cc : デフォルト値

説明

不正なプロパティが指定されています。デフォルト値を使用します。

対処

プロパティの値を確認してください。

### KDAL00004-E

---

An attempt to open the configuration file has failed. (path = aa....aa)

aa....aa : 定義ファイルの絶対パス

説明

定義ファイルのオープンに失敗しました。

対処

次の要因が考えられます。

- 定義ファイルが不正

- 指定した定義ファイルのパスを確認してください。
- 定義ファイルのアクセス権が不正  
定義ファイルに読み込み権限が存在することを確認してください。

## KDAL00005-E

---

The specified property is invalid. (aa....aa = bb....bb)

aa....aa : プロパティ名称

bb....bb : 指定値

説明

不正なプロパティが指定されています。

対処

プロパティの値を確認してください。

## KDAL00006-E

---

The specified parameter is invalid. (parameters = aa....aa)

USAGE: auditsetup

aa....aa : 指定した引数

説明

引数が不正です。

対処

指定した引数を確認して、再度コマンドを実行してください。

## KDAL00007-E

---

An attempt to create the audit log file has failed. (directory = aa....aa)

aa....aa : 監査ログの出力ディレクトリの絶対パス

説明

監査ログファイルの生成に失敗しました。

対処

次の要因が考えられます。

- 監査ログの出力ディレクトリの値が不正  
出力ディレクトリの指定値を確認してください。

## KDAL00008-I

---

The audit log file was rotated successfully. (file = aa....aa)

aa....aa : ローテーション後の出力ファイル名

## 2. KDAL ( 監査ログライブラリ機能で出力されるメッセージ )

### 説明

監査ログがローテーションしました。

## KDAL00009-E

---

An attempt to output the audit log has failed. message = (aa....aa)

aa....aa : 出力しようとしたメッセージ

### 説明

監査ログの出力に失敗しました。

### 対処

監査ログを出力したプロセスの実行ユーザに監査ログの読み込みおよび書き込み権限が与えられていないおそれがあります。監査ログのアクセス権限を確認してください。

## KDAL00010-E

---

aa....aa

aa....aa : 例外のスタックトレース

### 説明

例外のスタックトレースです。

### 対処

このメッセージが出力される際に同時に出力されているほかのメッセージの内容を確認して、要因を取り除いてください。

## KDAL00011-E

---

An attempt to output the log has failed. (file = aa....aa)

aa....aa : 出力しようとしたファイル名

### 説明

ログの出力に失敗しました。

### 対処

次の要因が考えられます。

- ディスクの空き容量の不足  
不要なファイルを削除して出力先の空き容量を増やすか、空き容量のある出力先へ変更してください。
- ディスク装置の障害  
ディスク装置が壊れている場合、システムの管理者へ連絡して、装置を交換してください。この要因に当てはまらない場合は、保守員に連絡してください。
- アクセス権限がない  
出力ディレクトリへのアクセス権限を確認してください。

## KDAL00012-E

---

An attempt to initialize the log has failed. (file = aa....aa, filesize = bb....bb, filenum= cc....cc)

aa....aa : 出力しようとしたファイル名

bb....bb : ファイルサイズ

cc....cc : ファイル面数

説明

ログの初期化に失敗しました。

対処

ログの出力ディレクトリの値を確認してください。

## KDAL00013-E

---

An attempt to open the audit log has failed. (directory = aa....aa, details = bb....bb)

aa....aa : オープンしようとしたディレクトリ

bb....bb : 詳細情報

説明

監査ログのオープンに失敗しました。

対処

監査ログの出力ディレクトリの値が不正であるか、または監査ログを出力したプロセスの実行ユーザに監査ログの読み込みおよび書き込み権限が与えられていないおそれがあります。監査ログの出力ディレクトリの値を確認するか、または監査ログのアクセス権限を確認してください。

## KDAL00014-E

---

An error occurred in the system call. (name = aa....aa, args = bb....bb, errno = cc....cc, details = dd....dd)

aa....aa : システムコール名

bb....bb : 引数など

cc....cc : エラーコード

dd....dd : 詳細情報

説明

システムコールでエラーが発生しました。

対処

このメッセージが出力される際に同時に出力されているほかのメッセージの内容を確認して、要因を取り除いてください。

## KDAL00015-E

---

An error occurred in an internal function. (name = aa....aa, errno = bb....bb, details = cc....cc)

aa....aa : 関数名

bb....bb : エラーコード

cc....cc : 詳細情報

説明

内部関数でエラーが発生しました。

対処

このメッセージが出力される際に同時に出力されているほかのメッセージの内容を確認して、要因を取り除いてください。

## KDAL00016-E

---

A memory shortage occurred. (size = aa....aa, errno = bb....bb, details = cc....cc)

aa....aa : 確保しようとしたサイズ

bb....bb : エラーコード

cc....cc : 詳細情報

説明

メモリ確保に失敗しました。

対処

このメッセージが出力される際に同時に出力されているほかのメッセージの内容を確認して、要因を取り除いてください。

## KDAL00017-W

---

A warning has occurred in an internal function. (name = aa....aa, errno = bb....bb, details = cc....cc)

aa....aa : 関数名

bb....bb : エラーコード

cc....cc : 詳細情報

説明

内部関数でエラーが発生しました。

対処

このメッセージが出力される際に同時に出力されているほかのメッセージの内容を確認して、要因を取り除いてください。

## KDAL00018-W

---

The library of HNTRLib2 cannot be loaded. (path = aa....aa)

aa....aa : HNTRLib2 のパス

説明

HNTRLib2 ライブラリのロードに失敗しました。

対処

HNTRLib2 がインストールされているかを確認してください。

## KDAL00019-E

---

The library of HULALib cannot be loaded. (path = aa....aa)

aa....aa : HULALib のパス

説明

HULALib ライブラリのロードに失敗しました。

対処

HULALib がインストールされているかを確認してください。

## KDAL00020-E

---

An error has occurred in the HULALib. (name = aa....aa, errno = bb....bb, details = cc....cc)

aa....aa : 関数名

bb....bb : エラーコード

cc....cc : 詳細情報

説明

HULALib 内でエラーが発生しました。

対処

このメッセージが出力される際に同時に出力されているほかのメッセージの内容を確認して、要因を取り除いてください。

## KDAL00021-W

---

A warning has occurred in the HULALib. (name = aa....aa, errno = bb....bb, details = cc....cc)

aa....aa : 関数名

bb....bb : エラーコード

cc....cc : 詳細情報

説明

HULALib 内でエラーが発生しました。

対処

このメッセージが出力される際に同時に出力されているほかのメッセージの内容を確認して、要因を取り除いてください。

## KDAL00022-E

---

An error has occurred in the HNTRLib2. (name = aa....aa, errno = bb....bb, details = cc....cc)

aa....aa : 関数名

bb....bb : エラーコード

cc....cc : 詳細情報

説明

HNTRLib2 内でエラーが発生しました。

対処

このメッセージが出力される際に同時に出力されているほかのメッセージの内容を確認して、要因を取り除いてください。

## KDAL00023-W

---

A warning has occurred in the HNTRLib2. (name = aa....aa, errno = bb....bb, details = cc....cc)

aa....aa : 関数名

bb....bb : エラーコード

cc....cc : 詳細情報

説明

HNTRLib2 内でエラーが発生しました。

対処

このメッセージが出力される際に同時に出力されているほかのメッセージの内容を確認して、要因を取り除いてください。

## KDAL00024-E

---

A command aborted. (command = aa....aa, errno = bb....bb, details = cc....cc)

aa....aa : コマンド名

bb....bb : エラーコード

cc....cc : 詳細情報

説明

コマンドの実行に失敗しました。

対処

このメッセージが出力される際に同時に出力されているほかのメッセージの内容を確認して、要因を取り除いてください。

## KDAL00025-E

---

An attempt to change the owner of the audit log has failed. (file = aa....aa, errno = bb....bb, uid = cc....cc, gid = dd....dd)

aa....aa : 所有者を変更しようとしたファイル名

bb....bb : エラーコード

cc....cc : ユーザ ID

dd....dd : グループ ID

### 説明

監査ログの所有者の変更に失敗しました。

### 対処

変更しようとしたユーザ, グループの指定が正しいかを確認してください。また, 所有者を変更できる権限を持っているかを確認してください。

監査ログが存在しているディレクトリ内のファイルを退避または削除して, 再度コマンドを実行してください。

## KDAL00026-E

---

An error has occurred in the HULALib. (details = aa....aa)

aa....aa : 発生した例外

### 説明

HULALib 内でエラーが発生しました。

### 対処

このメッセージが出力される際に同時に出力されているほかのメッセージの内容を確認して, 要因を取り除いてください。

## KDAL00027-W

---

An warning has occurred in the HULALib. (details = aa....aa)

aa....aa : 発生した例外

### 説明

HULALib 内でエラーが発生しました。

### 対処

このメッセージが出力される際に同時に出力されているほかのメッセージの内容を確認して, 要因を取り除いてください。

## KDAL00028-E

---

An error has occurred in the HNTRLib2. (ErrPosInfo = aa....aa, MethodId = bb....bb, ErrCode = cc....cc, JniApild = dd....dd, JniErrCode = ee....ee, JniErrno = ff....ff)

aa....aa : エラー位置

bb....bb : エラーメソッドのメソッド ID

cc....cc : エラーコード

dd....dd : エラーが発生した API の ID

ee....ee : エラーが発生した API エラーコード

ff....ff : エラーが発生した API のエラー番号

説明

HNTRLib2 内でエラーが発生しました。

対処

このメッセージが出力される際に同時に出力されているほかのメッセージの内容を確認して、要因を取り除いてください。

## KDAL00029-W

---

A warning has occurred in the HNTRLib2 (ErrPosInfo = aa....aa, MethodId = bb....bb, ErrCode = cc....cc, JniApild = dd....dd, JniErrCode = ee....ee, JniErrno = ff....ff).

aa....aa : エラー位置

bb....bb : エラーメソッドのメソッド ID

cc....cc : エラーコード

dd....dd : エラーが発生した API の ID

ee....ee : エラーが発生した API エラーコード

ff....ff : エラーが発生した API のエラー番号

説明

HNTRLib2 内でエラーが発生しました。

対処

このメッセージが出力される際に同時に出力されているほかのメッセージの内容を確認して、要因を取り除いてください。

## KDAL00030-E

---

The library of AuditLog cannot be loaded. (library name = aa....aa)

aa....aa : ライブラリ名

説明

AuditLog ライブラリのロードに失敗しました。

対処

監査ログライブラリがインストールされているかを確認してください。

## KDAL00031-E

---

An attempt to read a system property has failed (key = aa....aa).

aa....aa : キー

説明

システムプロパティの読み込みに失敗しました。

対処

システムプロパティが指定されているかを確認してください。

## KDAL00032-E

---

The audit log file already exists. (directory = aa....aa, filenum = bb....bb)

aa....aa : 監査ログの出力ディレクトリの絶対パス

bb....bb : ファイル面数

説明

監査ログがすでに存在します。

対処

すでに監査ログが存在している場合、監査ログが存在しているディレクトリ内のファイルを退避または削除して、再度コマンドを実行してください。



# 3

## KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

この章では、Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージについて説明します。

- 
- 3.1 KDAN で始まるメッセージの概要
  - 3.2 KDAN で始まるメッセージ
-

## 3.1 KDAN で始まるメッセージの概要

---

KDAN で始まるメッセージは Cosminexus JMS プロバイダで出力されます。

ここでは KDAN で始まるメッセージの出力先および記述形式について説明します。

### 3.1.1 メッセージの出力先

KDAN で始まるメッセージの出力先を次に示します。

- イベントログまたは syslog
- 標準出力, 標準エラー出力
- ログファイル
- 各構成ソフトウェアが提供する GUI (Web ブラウザおよびダイアログ)

注

ログファイルの出力先については, マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 保守 / 移行 / 互換編」の「4. トラブルシューティング (資料の出力先と出力方法)」を参照してください。

### 3.1.2 メッセージの記述形式

この章でのメッセージの記述形式を次に示します。

#### **KDANnnnnn-Y**

---

メッセージテキスト

可変値に関する説明

説明

メッセージテキストに対する補足説明

対処

ユーザが実施する対処

なお, 「可変値に関する説明」, 「説明」 および 「対処」 はメッセージによって記述しないものもあります。

次に, 各項目について説明します。

KDANnnnnn

メッセージ ID を表します。

メッセージ ID を構成する要素について, 次に説明します。

KDAN

Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージのプリフィックスを示します。

nnnnn

Cosminexus JMS プロバイダで管理するメッセージ番号を表します。それぞれのメッセージには、5 けたの固有の番号が付いています。

Y

メッセージのレベルを表します。メッセージのレベルは英字 1 文字で示します。メッセージのレベルを示す文字とその意味を次に示します。

E (Error)

エラーレベルのトラブルが発生したことを通知するメッセージです。このメッセージが出力されたときは、処理を中断します。

W (Warning)

警告レベルのトラブルが発生したことを通知するメッセージです。メッセージが出力されたあとも処理を続行します。

I (Information)

システムの動作を通知するメッセージです。メッセージが出力されたあとも処理を続行します。

Q (Question)

出力したメッセージに対して、ユーザの応答を通知するメッセージです。このメッセージが出力されたときは、ユーザの応答を待ちます。

メッセージテキスト

Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージテキストを示します。なお、メッセージテキスト中の可変値 (メッセージが出力される状況によって変わる値) は、「xx...xx」(xx は英小文字) の形式で示します。

可変値に関する説明

メッセージテキスト中の可変値に表示される情報を「xx...xx : 表示される情報」(xx は英小文字) の形式で示します。可変値に関する説明の記述例を次に示します。

(例)

aa...aa : ファイル名

bb...bb : アプリケーション名

説明

メッセージが通知された要因やメッセージを出力した構成ソフトウェアの動作など、メッセージに対する補足説明を示します。

対処

ユーザが実施する対処を表します。なお、対処方法の「保守員に連絡してください」とは、購入時の契約に基づいて、保守員が弊社問い合わせ窓口へ連絡することを示します。

## 3.2 KDAN で始まるメッセージ

---

Cosminexus JMS プロバイダで出力される KDAN00001 から KDAN99999 までのメッセージについて説明します。

### KDAN00001-I

---

Connection id aa....aa closing. Client ID is bb....bb

aa....aa : コネクション id

bb....bb : クライアント id

説明

コネクションのクローズ時に発生します。

### KDAN00002-I

---

onEvent() Connection Event for ManagedConnection aa....aa and event ID bb....bb

aa....aa : Managed コネクション id

bb....bb : イベント id

説明

クライアントランタイムによって生成されたコネクションイベントのデリバリ時に発生します。

### KDAN00003-I

---

onEvent() Connection Event for ManagedConnection aa....aa:, event ID bb....bb: and New AddressList= cc....cc:

aa....aa : 管理接続 id

bb....bb : イベント id 文字列

cc....cc : addressList 文字列

説明

addressList が null 以外でクライアントランタイムによって生成される接続イベントを提供するときに発生します。

### KDAN00004-I

---

connectionClosed event ID aa....aa cleanup&destroy ManagedConnection bb....bb

aa....aa : イベント id

bb....bb : Managed コネクション

説明

物理的コネクションのクローズ時に発生します。

## KDAN00005-I

---

Creating managed connection Id aa....aa Using xa connection factory config bb....bb

aa....aa : Managed コネクション id

bb....bb : Managed コネクションファクトリ

### 説明

Managed コネクションの構築時に発生します。

## KDAN00006-I

---

In getConnection() managed connection Id aa....aa XA connection Id bb....bb opening

ConnectionAdapter, setting ClientId cc....cc

aa....aa : Managed コネクション id

bb....bb : ダイレクトコネクション id

cc....cc : クライアント id

### 説明

新規コネクションの取得時に発生します。

## KDAN00008-I

---

EndpointConsumer Activation Spec aa....aa

aa....aa : Activation Spec ( 起動仕様 )

### 説明

ExceptionHandler インターフェースの onException メソッドの呼び出し時に発生します。

## KDAN00009-I

---

EndpointConsumer reconnect attempt loop# aa....aa Delayed bb....bb milliseconds.

aa....aa : ループカウント

bb....bb : ループ遅延

### 説明

エンドポイントコンシューマーを一回以上再接続しようとしたときに発生します。

## KDAN00010-I

---

EndpointConsumer reconnect success on loop# aa....aa for bb....bb.

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

aa....aa : ループカウント

bb....bb : Activation Spec (起動仕様)

#### 説明

エンドポイントコンシューマーが正常に再接続されたときに発生します。

## KDAN00012-I

---

ResourceAdapter JMS Resource Adapter starting...

#### 説明

リソースアダプタの開始時に発生します。

## KDAN00013-I

---

Resource Adapter Configuration aa....aa

aa....aa : リソースアダプタコンフィグレーション

#### 説明

リソースアダプタの開始時、リソースアダプタコンフィグレーション情報を表示する際に発生します。

## KDAN00014-I

---

ResourceAdapter JMSRA Connection Factory Config = aa....aa.

aa....aa : XA コネクションファクトリコンフィグレーション

#### 説明

リソースアダプタの開始時、リソースアダプタコネクションファクトリコンフィグレーション情報を表示する際に発生します。

## KDAN00015-I

---

ResourceAdapter JMSRA Started Broker Type = aa....aa.

aa....aa : ブローカータイプ

#### 説明

リソースアダプタの開始時、ブローカータイプを表示するときに発生します。

## KDAN00016-I

---

ResourceAdapter JMSRA stopping...

#### 説明

リソースアダプタの停止時に発生します。

## KDAN00017-I

---

ResourceAdapter Closing Connection. Connection ID = aa....aa.

aa....aa : コネクション id

説明

リソースアダプタの停止時に発生します。

## KDAN00018-I

---

ResourceAdapter JMSRA stopped.

説明

リソースアダプタを停止したときに発生します。

## KDAN00020-I

---

ResourceAdapter endpointActivation : createMessageConsumer Done. Factory ID = aa....aa  
Consumer ID = bb....bb.

aa....aa : ファクトリ id

bb....bb : コンシューマー id

説明

メッセージコンシューマーの作成後に発生します。

## KDAN00023-I

---

ResourceAdapter endpointDeactivation : stopMessageConsumer. Factory ID = aa....aa  
Consumer ID = bb....bb.

aa....aa : ファクトリ id

bb....bb : コンシューマー id

説明

メッセージコンシューマーの停止時に発生します。

## KDAN00026-I

---

ResourceAdapter onException Reconnect unsuccessful on loop # aa....aa.

aa....aa : ループカウント

説明

再接続リトライ回数以内にリソースアダプタが再接続できなかった場合に発生します。

## KDAN00027-I

---

ResourceAdapter onEvent : Connection Event : aa....aa.

aa....aa : イベント id

### 説明

EventListener インターフェースの onEvent メソッドの呼び出し時に発生します。

## KDAN00028-I

---

ResourceAdapter getConnectionURL : returning default of "localhost" for empty connectionURL.

### 説明

リソースアダプタ用のコネクション url の取得時に発生します。

## KDAN00029-I

---

ResourceAdapter getJMXServiceURLList : addressList component = aa....aa.

aa....aa : コネクション url

### 説明

リソースアダプタ用の JMXServiceURLList の取得時に発生します。

## KDAN00030-I

---

ResourceAdapter getJMXServiceURLList : address = aa....aa.

aa....aa : imq アドレス

### 説明

リソースアダプタ用の imqAddress の設定後に発生します。

## KDAN00031-I

---

ResourceAdapter getJMXServiceURLList: JMXServiceURL スtring for addressList component aa....aa = bb....bb.

aa....aa : コネクション url

bb....bb : JMXServiceURL

### 説明

リソースアダプタ用の JMXServiceURLList の取得時に発生します。

## KDAN00032-I

---

ResourceAdapter init done. ResourceAdapter UID = aa....aa.

aa....aa : リソースアダプタ uid

説明

リソースアダプタコネクションファクトリのコンフィグレーション時に発生します。

## KDAN00033-I

---

ResourceAdapter start : Connection ID = aa....aa.

aa....aa : コネクション id

説明

コネクションを作成する時にブローカーのタイプが direct でない場合に発生します。

## KDAN03001-W

---

setResourceAdapter Illegal to re-associate ResourceAdapter aa....aa

aa....aa : 例外メッセージ

説明

リソースアダプタ Javabean が ActivationSpec に連携されていない場合に発生します。

対処

ActivationSpec インスタンスにすでに割り当てられているリソースアダプタ Javabean を割り当てないように注意してください。

## KDAN03002-W

---

setResourceAdapter Using default addressList due to setAddressList Exception

説明

imqAddressList プロパティ設定時で、原因は次のどれかとなります。

- プロパティ名が無効な場合
- プロパティ値が無効な場合
- readOnly フラグがセットされているときに、設定値を変更しようとした場合

対処

有効なプロパティ名および値を指定してください。

## KDAN03003-W

---

setResourceAdapter Using default userName due to setUsername Exception

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

#### 説明

imqDefaultUsername プロパティ設定時で、原因は次のどれかとなります。

- プロパティ名が無効な場合
- プロパティ値が無効な場合
- readOnly フラグがセットされているときに、設定値を変更しようとした場合

#### 対処

有効なプロパティ名および値を指定してください。

## KDAN03004-W

---

setResourceAdapter Using default password due to setPassword Exception

#### 説明

imqDefaultPassword プロパティ設定時で、原因は次のどれかとなります。

- プロパティ名が無効な場合
- プロパティ値が無効な場合
- readOnly フラグがセットされているときに、設定値を変更しようとした場合

#### 対処

有効なプロパティ名および値を指定してください。

## KDAN03005-W

---

Property aa....aa is defaulted to bb....bb ,Since the value = cc....cc is invalid

aa....aa : プロパティ名

bb....bb : プロパティのデフォルト値

cc....cc : ユーザが指定したプロパティ値

#### 説明

原因は次のどちらかとなります。

- コネクションファクトリに対する reconnectAttempts プロパティの値が1未満である場合
- コネクションファクトリに対する reconnectInterval プロパティの値が0（ゼロ）より小さい場合

#### 対処

reconnectAttempts プロパティおよび reconnectInterval プロパティは設定しないでください。

## KDAN03007-W

---

connectionErrorOccurred, event ID aa....aa destroy ManagedConnection bb....bb

aa....aa : イベント ID

bb...bb : Managed コネクション情報

説明

Managed コネクションを破棄するときに発生します。

対処

内部エラーであるため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN03009-W

---

Previously destroyed ManagedConnection Id aa....aa

aa....aa : Managed コネクション ID

説明

すでに終了した Managed コネクションである場合に発生します。

対処

必ず終了していない Managed コネクションを指定してください。

## KDAN03010-W

---

TemporaryDestination delete() Can only delete user created TemporaryDestinations.

説明

システムで作成された一時送信先を削除しようとした場合に発生します。

対処

必ずユーザで作成された一時送信先をご使用ください。

## KDAN03011-W

---

TemporaryDestination delete() Cannot delete TemporaryDestination with active consumers.

説明

削除したい一時送信先に該当するアクティブなコンシューマーがいる場合に発生します。

対処

削除する前に、アクティブなコンシューマーを必ず終了してください。

## KDAN03012-W

---

ResourceAdapter - Resource Adapter already Started. Ignoring...

説明

リソースアダプタがすでに開始されている場合に発生します。

対処

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

リソースアダプタが開始されていないことを確認してください。

#### KDAN03014-W

---

ResourceAdapter start:Invalid to perform doInitOnlyOnStart if RA has been started previously and stopped:Ignoring and Resetting doInitOnlyOnStart.

##### 説明

リソースアダプタがすでに開始されている場合に発生します。

##### 対処

リソースアダプタが開始されていないことを確認してください。

#### KDAN03015-W

---

ResourceAdapter - Resource Adapter already Stopped. Ignoring...

##### 説明

リソースアダプタが開始されていない場合に発生します。

##### 対処

リソースアダプタが終了されているかどうかを確認してください。

#### KDAN03016-W

---

ResourceAdapter onException Connection Failed aa....aa

aa....aa : 例外メッセージ

##### 説明

原因は、次のどちらかとなります。

- リソースアダプタの実行時に、CJMSP ブローカーが終了された場合
- リソースアダプタから CJMSP ブローカーへの接続が切断された場合

##### 対処

CJMSP ブローカーが終了している場合、CJMSP ブローカーを起動してください。  
またはリソースアダプタおよび CJMSP ブローカー間の接続を復活させるために必要な作業をしてください。

#### KDAN03017-W

---

ResourceAdapter onException Reconnecting... Loop Attempt # aa....aa. Delayed bb....bb milliseconds.

aa....aa : ループカウンタ

bb....bb : 遅延 (ミリ秒単位)

##### 説明

リソースアダプタおよび CJMSP ブローカー間のコネクションが切断され、リソースアダプタが CJMSP ブローカーへの接続を試しています。

対処

リソースアダプタおよび CJMSP ブローカー間のコネクションを復活させるために必要な作業をしてください。

## KDAN03018-W

---

ResourceAdapter onException Reconnect successfull on loop # aa....aa.

aa....aa : ループカウント

説明

リソースアダプタおよび CJMSP ブローカー間のコネクションが切断され、リソースアダプタによる CJMSP ブローカーへの再接続が成功した状態です。

対処

コネクションが復活したため、特に何もする必要がありません。

## KDAN03019-W

---

ResourceAdapter getJMXServiceURL : RA not started. Returning null.

説明

リソースアダプタが開始されていない場合に発生します。

対処

リソースアダプタを開始してください。

## KDAN03022-W

---

Property MsgLogFileNum is defaulted to : aa....aa. Since the valid file num should be between 1 to bb....bb.

aa....aa : デフォルト値

bb....bb : ファイル番号の最大値

説明

リソースアダプタの "MsgLogFileNum" プロパティに対して無効な値を指定した場合に発生します。

対処

リソースアダプタの "MsgLogFileNum" プロパティ値の有効範囲は 1 から 16 (整数) です。

## KDAN03023-W

---

Property MsgLogFileSize is defaulted to : aa....aa. Since the valid file size should be between bb....bb to cc....cc.

aa....aa : デフォルト値

bb....bb : ログファイルサイズの最小値

cc....cc : ログファイルサイズの最大値

### 説明

リソースアダプタの "MsgLogFileSize" プロパティに対して無効な値を指定した場合には発生します。

### 対処

リソースアダプタの "MsgLogFileSize" プロパティ値の有効範囲は 8192 から 4194304 (整数) です。

## KDAN03024-W

---

Property ExpLogFileNum is defaulted to : aa....aa. Since the valid file num should be between 1 to bb....bb.

aa....aa : デフォルト値

bb....bb : ファイル番号の最大値

### 説明

リソースアダプタの "ExpLogFileNum" プロパティに対して無効な値を指定した場合には発生します。

### 対処

リソースアダプタの "ExpLogFileNum" プロパティ値の有効範囲は 1 から 16 (整数) です。

## KDAN03025-W

---

Property ExpLogFileSize is defaulted to : aa....aa. Since the valid file size should be between bb....bb to cc....cc.

aa....aa : デフォルト値

bb....bb : ログファイルサイズの最小値

cc....cc : ログファイルサイズの最大値

### 説明

リソースアダプタの "ExpLogFileSize" プロパティに対して無効な値を指定した場合には発生します。

### 対処

リソースアダプタの "ExpLogFileSize" プロパティ値の有効範囲は 8192 から

4194304 (整数) です。

## KDAN03026-W

---

Non-supported feature, Transacted session creation is used.

### 説明

Transacted の値が TRUE のとき、Session、QueueSession または TopicSession が作成された場合に警告メッセージが表示されます。

### 対処

Transacted の値が TRUE のときに Session、QueueSession または TopicSession の作成を避け、FALSE をご使用ください。

## KDAN03027-W

---

Non-supported feature, JTA transaction(XA) is used.

### 説明

リソースアダプタにおいて、XATransaction をトランザクションサポートレベルとして使用した場合に警告メッセージが表示されます。

### 対処

XATransaction をトランザクションサポートレベルとして使用するのを避けてください。代わりに、LocalTransaction をご使用ください。

## KDAN06001-E

---

Invalid property value aa....aa = bb....bb

aa....aa : プロパティ名

bb....bb : 不正な値

### 説明

クライアントがプロパティ名に無効な値をセットした場合に発生します。

### 対処

適切なプロパティ名を指定してください。

## KDAN06002-E

---

setResourceAdapter Incompatible ResourceAdapter class

### 説明

クライアントが ActivationSpec インスタンスに関連づける互換性のない ResourceAdapter クラスを使用したときに発生します。

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

#### 対処

ActivationSpec に関連づけるために互換性のある ResourceApapter クラス名を指定するようにしてください。

## KDAN06004-E

---

### Associating unknown resource adapter class-

#### 説明

クライアントが ManagedConnectionFactory インスタンスに関連づける互換性のない ResourceAdapter クラスを使用したときに発生します。

#### 対処

ManagedConnectionFactory に関連づけるために互換性のある ResourceApapter クラス名を指定するようにしてください。

## KDAN06005-E

---

### Illegal to change resource adapter association

#### 説明

ManagedConnectionFactory インスタンスに関連づいている Resource Adapter Javabean の設定時に ra オブジェクトが null になった場合に発生します。

#### 対処

ManagedConnectionFactory インスタンスに関連づいている Resource Adapter Javabean の設定時に ra オブジェクトが null にならないようにしてください。

## KDAN06006-E

---

### Invalid property value, aa....aa must be greater than or equal to 0 Invalid value bb....bb

aa....aa : プロパティ名

bb....bb : 不正な値

#### 説明

クライアントがプロパティ名に対して無効な値 (<0) を指定したときに発生します。

#### 対処

プロパティの値が有効であることを確認してください。  
不正な場合は有効なプロパティ値を設定してください。

## KDAN06007-E

---

### Invalid property value, aa....aa must be greater than 0 Invalid value bb....bb

aa....aa : プロパティ名

bb...bb : 不正な値

説明

クライアントがプロパティ名に対して無効な値 (<=0) を指定したときに発生します。

対処

プロパティの値が有効であることを確認してください。  
不正な場合は有効なプロパティ値を設定してください。

## KDAN06008-E

---

Invalid property value, subscriptionName and clientId must be non-null. subscriptionName=aa....aa clientId= bb....bb

aa....aa : サブスクライバー名

bb....bb : クライアント ID

説明

サブスクライバー名やクライアント ID プロパティの値が null の場合に発生します。

対処

サブスクライバー名やクライアント ID が null にならないようにしてください。

## KDAN06009-E

---

Invalid property value, endpointPoolSteadySize must be less than or equal to endpointPoolMaxSize endpointPoolSteadySize= aa....aa endpointPoolMaxSize bb....bb

aa....aa : EndpointPoolSteadySize

bb....bb : EndpointPoolMaxSize

説明

クライアントが endpointPoolSteadySize および endpointPoolMaxSize に無効な値をセットした場合に発生します。endpointPoolSteadySize は endpointPoolMaxSize 以下である必要があります。

対処

endpointPoolSteadySize が endpointPoolMaxSize 以下であることを確認してください。

## KDAN06010-E

---

Unsupported- aa....aa

aa....aa : 動作名

説明

クライアントがサポートされていない機能を使用しようとしたときに発生します。

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

#### 対処

サポートされていない機能を使用しないようにしてください。

## KDAN06011-E

---

While closing got JMSExcption during \_closeForPooling aa....aa

aa....aa : コネクションのデバッグ情報

#### 説明

Managed コネクションがアクティブでない状態で、それをリソースアダプタと関連づけるまたはコネクションをクローズしようとしたときに発生します。

#### 対処

関連づけている際に、またはクローズ操作時に Managed コネクションがアクティブであることを確認してください。

## KDAN06012-E

---

aa....aa failed, Only one JMS Session allowed when managed connection is involved in a transaction

aa....aa : セッション, キューセッションまたはトピックセッション

#### 説明

Managed コネクションで複数のセッションを作成したときに発生します。Managed コネクションの場合は、一つの JMS セッションに限定されています。

#### 対処

Managed コネクションの場合は、一つ以上のセッションを作成しないようにしてください。

## KDAN06013-E

---

Illegal operation, Connection is closed

#### 説明

動作中にコネクションが失われた場合に発生します。コネクションがクローズされた場合は、IllegalStateException が投げられます。

#### 対処

ra で動作中にコネクションが失われないようにしてください。

## KDAN06014-E

---

Unable to associate ManagedConnection - Connection is destroyed

#### 説明

Managed コネクションがアクティブでない状態で、それを ra と関連づけるときに発生します。

対処

関連づけている際に、Managed コネクションがアクティブであることを確認してください。

## KDAN06015-E

---

While Destroy Exception on physical cnxn close-ignoring aa....aa

aa....aa：例外メッセージ

説明

コネクションを破棄するときに例外が起こった場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。また、ほかのログも確認してください。

## KDAN06016-E

---

sendEvent:Unknown Event aa....aa

aa....aa：イベントの種別

説明

イベントの種別が登録されたリスナーのリストに存在しない場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。また、ほかのログも確認してください。

## KDAN06017-E

---

connectionErrorOccurred Exception on cleanup&destroy event ID aa....aa and

ManagedConnection bb....bb

aa....aa：イベント ID

bb....bb：Managed コネクション

説明

コネクションのクローズ時、クリーンアップおよび破棄の処理中にコネクションエラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。また、ほかのログも確認してください。

## KDAN06018-E

---

connectionErrorOccurred Exception on destroy() event ID aa....aa and ManagedConnection bb....bb

aa....aa : イベント ID

bb....bb : Managed コネクション

説明

コネクションのクローズ時、破棄の処理中にコネクションエラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。また、ほかのログも確認してください。

## KDAN06019-E

---

While destroyConnections Exception occurred aa....aa

aa....aa : 例外メッセージ

説明

コネクションの破棄中にコネクションエラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。また、ほかのログも確認してください。

## KDAN06020-E

---

JMSEException on createConnection aa....aa

aa....aa : 例外メッセージ

説明

- ブローカーがダウンした場合に発生します。
- コネクション作成でエラーが発生しました。

対処

ブローカーの起動が正常に行われているかを確認してください。  
例外メッセージの内容を見て措置するか、保守員に問い合わせてください。

## KDAN06021-E

---

Exception on setExceptionListener- aa....aa

aa....aa : 例外メッセージ

説明

Managed コネクション用に例外リスナーを設定するときにエラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。また、ほかのログも確認してください。

## KDAN06022-E

---

Exception on XA Resource creation- aa....aa

aa....aa：例外メッセージ

説明

Managed コネクション用に xa リソースを作成するときにエラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。また、ほかのログも確認してください。

## KDAN06023-E

---

In getConnection auth failed for Subject aa....aa

aa....aa：サブジェクト オブジェクト

説明

無効なユーザ資格を使用して新規コネクションハンドラの作成時にエラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。また、ほかのログも確認してください。

## KDAN06024-E

---

InvalidClientIDException in Managed Connection- aa....aa

aa....aa：例外メッセージ

説明

無効なクライアント ID を使用して新規コネクションを作成しようとしたときにエラーが発生しました。

対処

クライアント ID が妥当であることを確認してください。

## KDAN06025-E

---

JMSEException in Managed Connection- aa....aa

aa....aa：例外メッセージ

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

#### 説明

Managed コネクションの作成時に RA でエラーが発生しました。

#### 対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。また、ほかのログも確認してください。

## KDAN06026-E

---

associateConnection() invalid connection class name- aa....aa toString()- bb....bb

aa....aa : コネクションクラス

bb....bb : コネクション値

#### 説明

コネクションオブジェクトが ConnectionAdapter の型でないためエラーが発生しました。

#### 対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。また、ほかのログも確認してください。

## KDAN06027-E

---

Destroyed-Id in Managed Connection- aa....aa

aa....aa : Managed コネクション ID

#### 説明

Managed コネクションの破棄中にエラーが発生しました。

#### 対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。また、ほかのログも確認してください。

## KDAN06028-E

---

ConnectionFactoryAdapter getReference() NOT Supported

#### 説明

ConnectionFactory インターフェースの getReference メソッドがコールされたときにエラーが発生しました。

#### 対処

サポートされていないメソッドをコールしないでください。

## KDAN06029-E

---

ConnectionFactoryAdapter allocation failure for aa....aa

aa....aa : コネクションまたはキューコネクションまたはトピックコネクション

説明

- ブローカーがダウンした場合に発生します。
- ブローカーとの接続時, ConnectionFactoryAdapter にてエラーが発生しました。

対処

ブローカーの起動が正常に行われているかを確認してください。  
例外メッセージの内容を見て措置するか, 保守員に問い合わせてください。

## KDAN06030-E

---

EndpointConsumer Exception setting Connection Factory reconnect params- aa....aa

aa....aa : 例外メッセージ

説明

imqReconnectEnabled, imqReconnectAttempts, imqReconnectInterval, imqAddressListIterations プロパティの設定時に次の原因のどれかでエラーが発生します。

- 無効なプロパティ名をセットしたとき
- 無効なプロパティ値をセットしたとき
- ReadOnly フラグがセットされているのに, 変更しようとしたとき

対処

有効なプロパティ名と値を指定してください。

## KDAN06031-E

---

EndpointConsumer Either ResourceAdapter or EndPointFactory or ActivationSpec value is null.

説明

ResourceAdapter や MessageEndpointFactory や ActivationSpec のどれかが null の場合に発生します。

対処

内部エラーのため, 保守員にお問い合わせください。また, ほかのログも確認してください。

## KDAN06032-E

---

EndpointConsumer Unsupported ActivationSpec Class - aa....aa

aa....aa : クラス名

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

#### 説明

サポートされていない動作をしたときに発生します。

#### 対処

サポートされていない動作を避けてください。

## KDAN06034-E

---

EndpointConsumer createRemoteMessageConsumer Exception setting XA-ConnectionFactory properties - aa....aa.

aa....aa : 例外メッセージ

#### 説明

imqDefaultUsername , imqDefaultPassword , imqAddressList , imqReconnectEnabled プロパティの設定時に次の原因のどれかでエラーが発生します。

- 無効なプロパティ名をセットしたとき
- 無効なプロパティ値をセットしたとき
- ReadOnly フラグがセットされているのに、変更しようとしたとき

#### 対処

有効なプロパティ名と値を指定してください。

## KDAN06035-E

---

EndpointConsumer createConnection failed on addressListIteration # aa....aa of bb....bb Exception = cc....cc.

aa....aa : カレントアドレスリスト繰り返し

bb....bb : アドレスリスト繰り返し

cc....cc : 例外メッセージ

#### 説明

クライアント ID の設定時に発生するもので、原因は次のどちらかになります。

- 指定されたクライアント ID が無効や重複しているとき
- クライアント ID が管理上構成されているとき

#### 対処

- 指定されたクライアント ID が有効で重複していないことを確認してください。
- クライアント ID が管理上構成されていないことを確認してください。

## KDAN06036-E

---

EndpointConsumer createConnction failed. aborting after aa....aa addressListIterations.

aa....aa : アドレスリスト繰り返し

説明

指定されたアドレスリスト繰り返しカウントを超えた場合に発生します。

対処

アドレスリスト繰り返しカウントを増やしてください。

## KDAN06037-E

---

EndpointConsumer createDurableConsumer: createConnection failed: aborting due to aa....aa

aa....aa : 例外メッセージ

説明

指定されたアドレスリスト繰り返しカウントを超えた場合に発生します。

対処

アドレスリスト繰り返しカウントを増やしてください。

## KDAN06039-E

---

EndpointConsumer Error creating Remote Message Consumer aa....aa

aa....aa : 例外メッセージ

説明

リモートメッセージコンシューマーの作成時にエラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN06040-E

---

EndpointConsumer Error on closing MessageConsumer.

説明

リモートメッセージコンシューマーの終了時にエラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN06041-E

---

EndpointConsumer Error on closing JMS Connection.

説明

JMS コネクションのクローズ時にエラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN06042-E

---

EndpointConsumer Invalid Destination - aa....aa.

aa....aa : 送信先名

説明

無効な送信先名を指定したときに発生します。

対処

有効な送信先名を指定してください。

## KDAN06043-E

---

EndpointConsumer Need Valid SubscriptionName - aa....aa.

aa....aa : サブスクライバー名

説明

無効なサブスクライバー名を指定したときに発生します。

対処

有効なサブスクライバー名を指定してください。

## KDAN06044-E

---

EndpointConsumer Need Valid ClientID - aa....aa.

aa....aa : クライアント ID

説明

無効なクライアント ID を指定したときに発生します。

対処

有効なクライアント ID を指定してください。

## KDAN06045-E

---

EndpointConsumer Exception setting ConnectionFactory properties - addressList = aa....aa.

aa....aa : アドレスリスト

説明

imqAddressList, imqReconnectEnabled プロパティの設定時に次の原因のどれかでエラーが発生します。

- 無効なプロパティ名をセットしたとき
- 無効なプロパティ値をセットしたとき
- ReadOnly フラグがセットされているのに、変更しようとしたとき

対処

有効なプロパティ名と値を指定してください。

## KDAN06046-E

---

EndpointConsumer createConnection failed on addressListIteration # aa....aa of bb....bb.  
Exception = cc....cc.

aa....aa : カレントアドレスリスト繰り返し

bb....bb : アドレスリスト繰り返し

cc....cc : 例外メッセージ

### 説明

クライアント ID の設定時に発生するもので、原因は次のどちらかになります。

- 指定されたクライアント ID が無効や重複しているとき
- クライアント ID が管理上構成されているとき

### 対処

- 指定されたクライアント ID が有効で重複していないことを確認してください。
- クライアント ID が管理上構成されていないことを確認してください。

## KDAN06049-E

---

EndpointConsumer Error creating Durable Message Consumer aa....aa

aa....aa : 例外メッセージ

### 説明

デュアラブルサブスクライバの作成時にエラーが発生しました。

### 対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN06050-E

---

EndpointConsumer Clustered Non-Durable Message Consumer requires non-null clientID OR mdbName. clientID = aa....aa, mdbName = bb....bb.

aa....aa : クライアント ID

bb....bb : MDB 名

### 説明

非デュアラブルコンシューマーの作成時に、MDB 名が null や空白になっている場合に発生します。

### 対処

有効な MDB 名を指定してください。

## KDAN06053-E

---

EndpointConsumer Error creating Non-Durable Message Consumer aa....aa.

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

aa....aa : 例外メッセージ

説明

非デュアラブルサブスクライバの作成時にエラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN06054-E

---

EndpointConsumer Error creating Direct Message Consumer aa....aa.

aa....aa : 例外メッセージ

説明

非デュアラブルサブスクライバまたはデュアラブルサブスクライバの作成時にエラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN06055-E

---

EndpointConsumer Error on closing Direct MessageConsumer.

説明

非デュアラブルサブスクライバまたはデュアラブルサブスクライバの終了時にエラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN06056-E

---

EndpointConsumer Error closing DircetConnection.

説明

コネクションのクローズ時にエラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN06057-E

---

LocalTransaction startTransaction exception - Connection is closed.

説明

コネクションがクローズされたときに発生します。

対処

コネクションがクローズされていないことを確認してください。

## KDAN06058-E

---

LocalTransaction startTransaction exception - aa....aa.

aa....aa : 例外メッセージ

説明

- ブローカーがダウンした場合に発生します。
- ローカルトランザクションを開始する際にエラーが発生しました。

対処

ブローカーの起動が正常に行われているかを確認してください。  
例外メッセージの内容を見て措置するか、保守員に問い合わせてください。

## KDAN06059-E

---

LocalTransaction commitTransaction exception - Connection is closed.

説明

コネクションがクローズされたときに例外が起こった場合に発生します。

対処

コネクションがクローズされていないことを確認してください。

## KDAN06060-E

---

LocalTransaction commit exception aa....aa.

aa....aa : 例外メッセージ

説明

- ブローカーがダウンした場合に発生します。
- ローカルトランザクションのコミット時にエラーが発生しました。

対処

ブローカーの起動が正常に行われているかを確認してください。  
例外メッセージの内容を見て措置するか、保守員に問い合わせてください。

## KDAN06061-E

---

LocalTransaction rollbackTransaction exception - Connection is closed.

説明

コネクションがクローズされたときに発生します。

対処

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

コネクションがクローズされていないことを確認してください。

## KDAN06062-E

---

LocalTransaction rollback exception:aa....aa.

aa....aa : 例外メッセージ

説明

- ブローカーがダウンした場合に発生します。
- ローカルトランザクションのロールバック時にエラーが発生しました。

対処

ブローカーの起動が正常に行われているかを確認してください。  
例外メッセージの内容を見て措置するか、保守員に問い合わせてください。

## KDAN06063-E

---

MessageListener onMessage - JMSEException on getOnMessageRunner.

説明

プールからの OnMessageRunner の取得時にエラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN06064-E

---

MessageListener Endpoint Unavailable - Shutting down delivery for aa....aa

aa....aa : ActivationSpec( 起動仕様 )

説明

このセッションのメッセージのデリバリのシャットダウン時にメッセージエンドポイントが null の場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN06065-E

---

MessageListener Exception setting ContextClassLoader aa....aa.

aa....aa : エラーメッセージ

説明

内部エラーが発生しました。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN06066-E

---

MessageListener JMSEException on acknowledge.

説明

リソースアダプタからのメッセージの応答確認時にエラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN06067-E

---

MessageListener Caught Exception from onMessage() - aa....aa.

aa....aa：例外メッセージ

説明

リソースアダプタからのメッセージの応答確認時にエラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN06068-E

---

MessageListener Exhausted redeliveryAttempts - shutting down delivery for aa....aa

aa....aa：起動仕様

説明

endpointExceptionRedeliveryAttempts プロパティの値が 0 より大きい場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN06069-E

---

MessageListener onMessage caught Throwable - Before OR On OR After Delivery - Class = aa....aa Message = bb....bb

aa....aa：例外クラス

bb....bb：例外メッセージ

説明

MessageEndPoint への JMS メッセージのデリバリー時にエラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN06070-E

---

OnMessageRunner Exception on XAResource creation - aa....aa.

aa....aa : 例外メッセージ

説明

リソースアダプタ用に XA リソースを構築する際にエラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN06071-E

---

OnMessageRunner createEndpoint - UnavailableException. Sleeping for aa....aa MilliSeconds.

aa....aa : ミリ秒

説明

MessageEndPointFactory からのエンドポイントの作成時にエラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN06072-E

---

OnMessageRunner Endpoint Unavailable - Marking OMR as invalid. omrId = aa....aa for bb....bb

aa....aa : omr id

bb....bb : ActivationSpec ( 起動仕様 )

説明

このセッションのメッセージのデリバリのシャットダウン時にメッセージエンドポイントが null の場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN06073-E

---

OnMessageRunner EndPoint invalid-Ack Undeliverable And remove OMR for pool-omrId = aa....aa msg = bb....bb

aa....aa : omrid

bb....bb : メッセージ

説明

メッセージエンドポイントが null の場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN06074-E

---

OnMessageRunner EndPoint invalid JMSEException on Ack Undeliverable - aa....aa.

aa....aa : 例外メッセージ

説明

リソースアダプタからのデリバリ不可のメッセージの応答確認時にエラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN06075-E

---

OnMessageRunner Exception setting ContextClassLoader - aa....aa

aa....aa : エラーメッセージ

説明

内部エラーが発生しました。

対処

保守員にお問い合わせください。

## KDAN06076-E

---

OnMessageRunner JMSEException on message acknowledgement - Rolling back if in transaction.

説明

MDB やリソースエンドポイントからのメッセージに対して応答確認を行うときにエラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN06077-E

---

OnMessageRunner Caught Exception from onMessage Redelivering - aa....aa

aa....aa : 例外メッセージ

説明

リソースエンドポイントや MDB からのメッセージに対して応答確認を行うときにエラーが発生しました。

対処

- MDB アプリケーションの onMessage 処理を確認してください。
- 送信先にメッセージが格納されているかどうか確認してください。

## KDAN06078-E

---

OnMessageRunner Exception on setJMSRedelivered() - aa....aa

aa....aa : 例外メッセージ

説明

内部エラーの理由で再デリバリ状態にセットできなかった場合にエラーが発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN06079-E

---

OnMessageRunner Exhausted redeliveryAttempts - aa....aa = bb....bb

aa....aa : Activation Spec

bb....bb : Activation Spec のプロパティ情報

説明

再配信回数の値が endpointExceptionRedeliveryAttempts プロパティの値を超えた場合に発生します。

対処

- MDB アプリケーションの onMessage 処理を確認してください。
- 送信先にメッセージが格納されているかどうか確認してください。

## KDAN06080-E

---

OnMessageRunner Message returned and marked for aa....aa.

aa....aa : Routing to the DMQ または Redelivery by the broker

説明

デリバリ不可のメッセージをデッドメッセージキューに送信するときに発生します。

対処

- MDB アプリケーションの onMessage 処理を確認してください。
- 送信先にメッセージが格納されているかどうか確認してください。

## KDAN06081-E

---

OnMessageRunner omrid = aa....aa Acknowledged Undeliverable - Message = bb....bb

aa....aa : omrid

bb....bb : メッセージ

説明

direct モードで動作時にエラーが発生しました。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN06082-E

---

OnMessageRunner JMSEException when Acknowledging Undeliverable Message -aa....aa

aa....aa : 例外メッセージ

説明

リソースアダプタエンドポイントからのデリバリ不可のメッセージの応答確認時、または、MDB に対するデッドメッセージの応答確認時にエラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN06083-E

---

OnMessageRunner caught Throwable - Before OR On OR After Delivery - Class = aa....aa  
Message = bb....bb

aa....aa : 例外クラス名

bb....bb : 例外メッセージ

説明

リソースアダプタエンドポイントからのデリバリ不可のメッセージの応答確認時、または、MDB に対するデッドメッセージの応答確認時にエラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN06084-E

---

OnMessageRunner WorkException - aa....aa on omrid = bb....bb.

aa....aa : 例外メッセージ

bb....bb : omrid

説明

メッセージデリバリを実行するために WorkManager を使用してスケジューリングをする際にエラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN06085-E

---

OnMessageRunnerPool - Unable to get OMR from pool - aa....aa

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

aa....aa : 例外メッセージ

説明

プールから OnMessageRunner を取得時に割り込み例外が発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN06086-E

---

OnMessageRunnerPool Did not finish waiting for OMRs to return - aa....aa

aa....aa : 例外メッセージ

説明

すべての OnMessageRunners を待機中、割り込み例外発生時にこのエラーが発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN06087-E

---

ManagedConnectionMetaData getEISProductName - Failed aa....aa

aa....aa : 例外メッセージ

説明

内部エラーの理由でメタデータの取得が失敗した場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN06088-E

---

ManagedConnectionMetaData getEISProductName()

説明

内部エラーの理由でメタデータの取得が失敗した場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN06089-E

---

ManagedConnectionMetaData getEISProductVersion - Failed - aa....aa

aa....aa : 例外メッセージ

説明

内部エラーの理由でメタデータの取得が失敗した場合には発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN06090-E

---

ManagedConnectionMetaData getEISProductVersion()

説明

内部エラーの理由でメタデータの取得が失敗した場合には発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN06091-E

---

ManagedConnectionMetaData getUsername - Failed - ManagedConnection is destroyed.

説明

Managed コネクションが破棄された場合に発生します。

対処

Managed コネクションがクローズされていないことを確認してください。

## KDAN06092-E

---

ManagedConnectionMetaData getUsername()

説明

Managed コネクションが破棄された場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN06093-E

---

SessionAdapter closeAdapter - Exception - aa....aa

aa....aa : 例外メッセージ

説明

コネクションアダプタをクローズするときにエラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN06094-E

---

SessionAdapter createSender() disallowed on TopicSession.

説明

TopicSession で createSender() メソッドをコールしようとしたときに発生します。

対処

QueueSession で createSender() メソッドを呼ぶことができます。

## KDAN06095-E

---

SessionAdapter createBrowser() disallowed on TopicSession.

説明

TopicSession で createBrowser() メソッドをコールしようとしたときに発生します。

対処

QueueSession で createBrowser() メソッドを呼ぶことができます。

## KDAN06096-E

---

SessionAdapter createSubscriber Exception. Require non-null, non-empty clientId for clustered non-durable subscription. ClientId = aa....aa.

aa....aa : クライアント ID

説明

指定されたクライアント ID が null または空白の場合に発生します。

対処

有効なクライアント ID を指定してください。

## KDAN06097-E

---

SessionAdapter unsubscribe() disallowed on QueueSession.

説明

QueueSession で unsubscribe() メソッドをコールしようとしたときに発生します。

対処

TopicSession で unsubscribe() メソッドを呼ぶことができます。

## KDAN06098-E

---

SessionAdapter createTemporaryTopic() disallowed on QueueSession.

説明

QueueSession で createTemporaryTopic() メソッドをコールしようとしたときに発生します。

対処

TopicSession で createTemporaryTopic() メソッドを呼ぶことができます。

## KDAN06099-E

---

SessionAdapter createTemporaryQueue() disallowed on TopicSession.

説明

TopicSession で createTemporaryQueue() メソッドをコールしようとしたときに発生します。

対処

QueueSession で createTemporaryQueue() メソッドを呼ぶことができます。

## KDAN06100-E

---

SessionAdapter Disallowed - Session.run()

説明

run() メソッドをコールしたときに発生します。

対処

run() メソッドをコールしないようにしてください。

## KDAN06101-E

---

SessionAdapter IllegalStateException - Session is closed.

説明

セッションがクローズされたときに発生します。

対処

セッションがクローズされていないことを確認してください。

## KDAN06102-E

---

ResourceAdapter Property msgLogLevel is defaulted to : ERROR. Since the valid msgLogLevel should be INFO or WARNING or ERROR.

説明

無効なログレベルを指定したときに発生します。

対処

ログレベルとして DEBUG / INFO / WARNING / ERROR を指定してください。

## KDAN06103-E

---

Resource Adapter cannot be started since the property "raName" is a reserved device name.

説明

raName に予約デバイス名を指定したときに発生します。

対処

raName が予約のデバイス名でないことを確認してください。

## KDAN06104-E

---

ResourceAdapter start : Aborting : Exception performing doInitOnlyOnStart on broker = aa....aa

aa....aa : 例外メッセージ

説明

リソースアダプタの起動時にエラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN06107-E

---

ResourceAdapter Aborting : Exception starting LOCAL broker = aa....aa

aa....aa : 例外メッセージ

説明

リソースアダプタの起動時にエラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN06108-E

---

ResourceAdapter Aborting : Exception starting EMBEDDED broker = aa....aa

aa....aa : 例外メッセージ

説明

リソースアダプタの起動時にエラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN06110-E

---

ResourceAdapter start : Aborting JMSEException on createConnection = aa....aa

aa....aa : 例外メッセージ

説明

コネクションの初期化や RA コネクションファクトリの構成時にエラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN06111-E

---

ResourceAdapter Exception on Stopping RA. Ignoring...

説明

リソースアダプタのインスタンスの終了時にエラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN06112-E

---

ResourceAdapter JMSRA - Cannot perform Endpoint Activation. RA not started. Aborting...

説明

リソースアダプタがすでにスタートされている場合に発生します。

対処

リソースアダプタを停止して再度スタートしてください。

## KDAN06114-E

---

ResourceAdapter endpointDeactivation() Exception on stopMessageConsumer. Ignoring.

説明

この EndpointConsumer に関連づいているコンシューマーやコネクションの終了時にエラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN06115-E

---

ResourceAdapter stopMessageConsumer exception. ignoring...

説明

この EndpointConsumer に関連づいているコンシューマーやコネクションの終了時にエラーが発生しました。

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

#### 対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN06116-E

---

ResourceAdapter AdjustInApplicationClientContainer System Property inACC is NOT null.

#### 説明

システムプロパティである ResourceAdapter AdjustInApplicationClientContainer (inACC) が null でない場合に発生します。

#### 対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN06117-E

---

ResourceAdapter AdjustInApplicationClientContainer setting inACC to aa....aa.

aa....aa : 正または負

#### 説明

ResourceAdapter AdjustInApplicationClientContainer (inACC) プロパティを正または負にセットするときに発生します。

#### 対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN10001-E

---

Packet acknowledge failed.

#### 説明

クライアントによって、CJMSP からの ACK を読み込み・処理中にエラーが発生しました。

考えられる原因は、CJMSP とのコネクションの切断です。

#### 対処

ネットワーク接続が正常であること、また、CJMSP がセットアップされているマシンがアクセス可能になっていることを確認してください。

## KDAN10002-E

---

Write packet failed.

#### 説明

クライアントから CJMSP に情報を送信する際にエラーが発生しました。

考えられる原因は、CJMSP とのコネクションの切断です。

対処

ネットワーク接続が正常であること、また、CJMSP がセットアップされているマシンがアクセス可能になっていることを確認してください。

## KDAN10003-E

---

Read packet failed.

説明

クライアントにより、CJMSP から情報を読み込む際にエラーが発生しました。考えられる原因は、CJMSP とのコネクションの切断です。

対処

ネットワーク接続が正常であること、また、CJMSP がセットアップされているマシンがアクセス可能になっていることを確認してください。

## KDAN10004-E

---

Error occurred on connection creation aa....aa.

aa....aa：コネクション種別

説明

クライアントから CJMSP への接続する際にエラーが発生しました。考えられる原因は次のとおりです。

- CJMSP が動作していない
- CJMSP が動作しているサーバマシンがアクセス不可になっている

対処

- CJMSP が動作していることを確認してください。
- ネットワーク接続が正常であること、また、CJMSP が動作しているマシンがアクセス可能になっていることを確認してください。

## KDAN10005-E

---

Error occurred on connection close.

説明

CJMSP とのコネクションをクローズしようとしたときにエラーが発生しました。考えられる原因は次のとおりです。

- CJMSP がシャットダウンされている
- ネットワーク障害

対処

- CJMSP が動作していることを確認してください。
- ネットワーク接続が正常であることを確認してください。

## KDAN10006-E

---

Get properties from packet failed.

### 説明

クライアントが CJMSP によって送信されたパケットのプロパティ情報を読み込むときにエラーが発生しました。考えられる原因は、CJMSP とのコネクションの切断です。

### 対処

ネットワーク接続が正常であること、また、CJMSP がセットアップされているマシンがアクセス可能になっていることを確認してください。

## KDAN10007-E

---

Set properties to packet failed.

### 説明

クライアントが CJMSP から受信したパケットのプロパティ情報を読み込むときに内部エラーが発生しました。

### 対処

内部エラーが発生しました。保守員に問い合わせてください。

## KDAN10008-E

---

Durable subscription aa....aa in use.

aa....aa : デュアラブルサブスクライバー名

### 説明

原因は次のとおりです。

1. クライアントがすでに存在している名前で作成しようとした。
2. クライアントがほかのコンシューマーによって使用中のデュアラブルサブスクライバをアンサブスクライブしようとした。

### 対処

1. デュアラブルサブスクライバの作成時に、同じ名前のほかのデュアラブルサブスクライバが存在しないことを確認してください。
2. デュアラブルサブスクライバのアンサブスクライブ時に、該当デュアラブルサブスクライバからメッセージをサブスクライブしているコンシューマーが存在しないことを確認してください。

## KDAN10009-E

---

Message in read-only mode.

**説明**

クライアントがメッセージボディをクリアしないでそのボディを変更しようとしたときに発生します。

**対処**

メッセージのボディを変更する前に、clearBody() メソッドを呼び出してください。

## KDAN10010-E

---

Message in write-only mode.

**説明**

クライアントが StreamMessage や BytesMessage のボディを読み込むときに、もしそのボディが空白の場合、このエラーが発生します。

**対処**

StreamMessage や BytesMessage のボディを読み込む前に、それらのメッセージのボディが空白になっているかを確認してください。

## KDAN10011-E

---

Read message failed.

**説明**

クライアントがバイトストリームから BytesMessage を読み込むときに発生します。BytesMessage のボディが書き込みモードになっていることが原因の可能性があります。

**対処**

BytesMessage のボディを読み込みモードに変更するには、BytesMessage.reset() メソッドを呼び出してください。

## KDAN10012-E

---

Write message failed.

**説明**

クライアントが BytesMessage をバイトストリームに書き込むときにこのエラーが発生します。BytesMessage のボディが読み込みモードになっていることが原因の可能性があります。

**対処**

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

BytesMessage のボディを書き込みモードに変更するには、  
BytesMessage.clearBody() メソッドを呼び出してください。

## KDAN10013-E

---

Reset message failed.

#### 説明

メッセージをリセットしようとするときに発生します。原因は、内部エラーまたは無効なメッセージフォーマットのおそれがあります。

#### 対処

メッセージフォーマットが正しいかを確認してください。

## KDAN10014-E

---

Unexpected end of stream when read message

#### 説明

原因は次のとおりです。

- クライアントが BytesMessage や StreamMessage の空白になっているボディを読み込むときに発生します。
- クライアントがストリームの最後になっても読み込もうとするとこのエラーが発生します。

#### 対処

読み込む前にストリームの最後に達していないかを確認してください。

## KDAN10015-E

---

Cannot serialize the Message body.

#### 説明

クライアントがボディとして Java オブジェクトを MapMessage または ObjectMessage にセットするときに、発生します。Java オブジェクトがシリアライズ不可になっていることが原因です。

#### 対処

MapMessage や ObjectMessage にセットされる Java オブジェクトが java.io.Serializable インターフェースをインプリメントしていることを確認してください。

## KDAN10016-E

---

Failed to Deserialize message body.

説明

クライアントがシリアライズ不可のメッセージボディーをデシリアライズしようとしたときに発生します。

対処

デシリアライズの前に、Java オブジェクトが `java.io.Serializable` をインプリメントする必要があります。

## KDAN10017-E

---

Error occurred during message acknowledgement.

説明

クライアントがメッセージを受信したことを通知しようとしたときに発生します。考えられる原因は、CJMSP とのコネクションの切断です。

対処

ネットワーク接続が正常であること、また、CJMSP がセットアップされているマシンがアクセス可能になっていることを確認してください。

## KDAN10018-E

---

Invalid message format.

説明

クライアントがプロパティ値オブジェクトを無効な Java オブジェクト型に変換しようとしたときにエラーが発生しました。

対処

プロパティ値は次のどれかの型に変換されていることを確認してください。  
Integer, Short, Float, Double, Long, String, Character, Byte, Byte Array, Boolean

## KDAN10019-E

---

Error occurred on request message redeliver.

説明

JMS セッションで `recover()` や `rollback()` の処理中に、CJMSP にパケットを再度デリバリーをするときにネットワークエラーが発生しました。

対処

ネットワークが正常に動作していることを確認してください。

## KDAN10020-E

---

Destination not found: aa....aa.

aa....aa : 送信先名

### 説明

- クライアントが、削除済みの一時的な送信先を使用してメッセージプロデューサやメッセージコンシューマーを作成しようとしたときに発生します。
- メッセージプロデューサやメッセージコンシューマーの作成時、または、メッセージの送信時に、送信先として null が指定された場合に、発生します。
- CJMSP に該当送信先が存在しない場合に発生します。

### 対処

- メッセージプロデューサやメッセージコンシューマーを作成する前に一時的送信先が存在することを確認してください。
- CJMSP に存在する妥当な送信先を指定してください。

## KDAN10021-E

---

Temporary destination belongs to a closed connection or another connection - aa....aa.

aa....aa : 一時送信先名

### 説明

- クライアントが、クローズ済みのコネクションを使用して一時的送信先を作成しようとしたときに発生します。
- クライアントが、ほかのコネクションの一時的送信先を使用してメッセージコンシューマーを作成しようとしたときに発生します。

### 対処

- 一時的送信先を作成する前にコネクションがクローズされていないことを確認してください。
- メッセージコンシューマーを作成用に使用された一時的送信先に該当するコネクションを確認してください。

## KDAN10022-E

---

Consumer not found.

### 説明

アプリケーションまたはクライアントによって、メッセージを処理する前に、コンシューマーがクローズされた場合に発生します。

### 対処

アプリケーションやクライアントによってコンシューマーがクローズされないようにしてください。

## KDAN10023-E

---

Invalid Message selector expression: aa....aa.

aa....aa : セレクター式

説明

不正なメッセージセレクタ式の場合に発生します。

対処

SQL92 のシンタックスに準拠する妥当なセレクター式を指定してください。

## KDAN10024-E

---

Client unacknowledged messages exceeded the system defined limit.

説明

CLIENT\_ACKNOWLEDGE モードで、確認応答がされていないメッセージの数がシステムによって定義されたリミット値を超えたときに発生します。

対処

受信したメッセージに対して確認応答がされていることを確認してください。

## KDAN10025-E

---

The session is not transacted.

説明

クライアントが、Non Transacted セッションに対してコミットやロールバック動作をしようとしたときに発生します。

対処

トランザクションセッションを使用しないでください。

## KDAN10026-E

---

Cannot call this method from a transacted session.

説明

クライアントが、Transacted セッションに対して、recover メソッドを呼び出したときに発生します。

対処

トランザクションセッションを使用しないでください。

## KDAN10027-E

---

Client non-committed messages exceeded system defined limit.

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

#### 説明

Transacted セッションにて、コミットされていないメッセージの数がシステムによって定義されたリミット値を超えた場合に発生します。

#### 対処

トランザクションセッションを使用しないでください。

## KDAN10033-E

---

Cannot use receive() when message listener is set.

#### 説明

クライアントが、非同期メッセージコンシューマーに対して、同期受信動作をしようとしたときに発生します。

#### 対処

同期受信動作は同期メッセージコンシューマーに対してだけするようにしてください。

## KDAN10034-E

---

Authentication type not match: aa....aa and bb....bb.

aa....aa : クライアントによってランタイムで使用された認証タイプ

bb....bb : CJMSP によって要求された認証タイプ

#### 説明

クライアントの認証タイプが CJMSP の認証タイプと異なった場合に発生します。

#### 対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN10037-E

---

A broker error occurred.

#### 説明

リクエストの処理中にブローカーが停止された場合、またはブローカーが不正な状態の場合に発生します。

#### 対処

ブローカーが停止していないか、または不正な状態でないかを確認してください。

## KDAN10038-E

---

Broker is unavailable or broker timeout.

#### 説明

CJMSP に対してパケットデータの書き込み中にブローカーが停止された場合に発生します。

対処

CJMSP へのパケット書き込み中にブローカーが停止されないようにしてください。

## KDAN10039-E

---

aa....aa is the cause for bb....bb.

aa....aa : 原因

bb....bb : 元原因例外メッセージ

説明

- メッセージ書き込みや CJMSP からのプロパティ取得時にネットワークエラーが発生します。
- CJMSP の無効なアドレスを指定されたときに発生します。

対処

- ネットワーク管理者に問い合わせてください。
- CJMSP の妥当なアドレスを指定してください。

## KDAN10040-E

---

Cannot delete destination

説明

- クライアントがほかのコネクションオブジェクトの一時的送信先を削除しようとしたときに発生します。
- クライアントがコンシューマーを持つ一時的送信先を削除しようとしたときに発生します。

対処

- 該当するコネクションの一時的送信先を削除するようにしてください。
- 一時的送信先を削除する前にコンシューマーがクローズされていることを確認してください。

## KDAN10041-E

---

Invalid ObjectProperty type

説明

JMS メッセージプロパティとして非プリミティブ Java オブジェクトをセットしようとしたときに発生します。

対処

プロパティ値の型は次のどれかであることを確認してください。

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

Boolean , Byte , Short , Integer , Long , Float , Double , String

## KDAN10042-E

---

Reserved word used as property name - aa....aa.

aa....aa : プロパティ名

説明

プロパティ名として JMS 予約語を使用した場合に発生します。

対処

プロパティ名に JMS 予約語を使用しないでください。

## KDAN10043-E

---

Illegal first character of property name - aa....aa.

aa....aa : プロパティ名

説明

プロパティ名に無効な文字が入っている場合に発生します。

対処

プロパティ名として無効な文字が使用されないようにしてください。

## KDAN10044-E

---

Illegal character aa....aa used in property name - bb....bb.

aa....aa : 無効な文字

bb....bb : プロパティ名

説明

プロパティ名に無効な文字が入っている場合に発生します。

対処

プロパティ名として無効な文字が使用されないようにしてください。

## KDAN10045-E

---

Browser timeout.

説明

クライアントがキューブラウザ間隔のタイムアウト後にメッセージをブラウザしようとしたときに発生します。

対処

適切な時間間隔を指定してください。

## KDAN10046-E

---

No more elements in the Queue to browse.

説明

クライアントが空のキューをブラウズしようとしたときに発生します。

対処

ブラウズする前にキューが空白になっていないことを確認してください。

## KDAN10047-E

---

QueueBrowser closed.

説明

クライアントがすでにクローズされたキューをブラウズしようとしたときに発生します。

対処

ブラウズする前にブラウザがクローズされていないことを確認してください。

## KDAN10050-E

---

Cannot call Connection.close(), stop(), etc from message listener.

説明

クライアントが、メッセージリスナーによってメッセージの受信中に、コネクションをクローズまたは終了させようとした場合に発生します。

対処

コネクションがクローズされていないことを確認してください。

## KDAN10051-E

---

Invalid destination name - aa....aa.

aa....aa : 送信先名

説明

- 指定された送信先名が null の場合に発生します。
- クライアントが特殊文字を使用して送信先名を作成しようとしたときに発生します。

対処

- 指定された送信先名が null でないことを確認してください。
- 送信先名が無効な文字を含んでいないことを確認してください。

## KDAN10052-E

---

Invalid message delivery parameter. aa....aa : bb....bb.

aa....aa : デリバリモード

bb....bb : デリバリモード値

### 説明

クライアントがメッセージ送信時に次のパラメータに対して無効な値を指定したときに発生します。

Delivery Mode , Priority および Time to Live

### 対処

次の値を指定するようにしてください。

Delivery Mode - PERSISTENTまたはNON\_PERSISTENT

Priority - 0 ~ 9

Time to Live - ゼロ以上

## KDAN10053-E

---

Client ID is already in use - aa....aa.

aa....aa : クライアント ID

### 説明

すでにシステムに存在しているクライアント ID をセットしようとしたときに発生します。

### 対処

ユニークなクライアント ID を指定してください。

## KDAN10054-E

---

Invalid client ID - aa....aa.

aa....aa : クライアント ID

### 説明

クライアント ID に対して無効な値を指定しようとしたときに発生します。

### 対処

妥当なクライアント ID を指定してください。

## KDAN10055-E

---

Cannot set client ID, invalid state.

### 説明

コネクションが、コネクションの作成後に最初の動作としてクライアント ID を設定しない場合に発生します。

対処

クライアント ID を設定しないでください。

## KDAN10056-E

---

Session in conflict. Concurrent operations on a session.

説明

複数のスレッドでセッションへの同時アクセスの場合に発生します。

対処

セッションに対して複数の動作の同時発生を避けてください。

## KDAN10057-E

---

Received goodbye message from broker.

説明

ブローカーとの接続が失われた場合に発生します。

対処

CJMSP が起動されていることを確認してください。

## KDAN10059-E

---

Cannot acknowledge message for closed consumer.

説明

メッセージの処理中にコンシューマーがクローズされた場合に発生します。

対処

メッセージの処理中にコンシューマーがクローズされていないことを確認してください。

## KDAN10060-E

---

Cannot perform operation on a closed session.

説明

クライアントがクローズされたセッションに対して動作をしようとしたときに発生します。

対処

クローズされたセッションに対して動作をしないでください。

## KDAN10062-E

---

Connection recovery failed, cannot recover connection.

説明

クライアントが関連づいている接続コンシューマーを持つ接続を復活しようとしたときに発生します。

対処

コネクションのリストアの前に、コネクションコンシューマーがクローズされていることを確認してください。

## KDAN10063-E

---

Cannot perform operation, connection is closed.

説明

クライアントがクローズされたコネクションに対して動作をしようとしたときに発生します。

対処

クローズされたコネクションに対して動作をしないでください。

## KDAN10064-E

---

Cannot perform operation, consumer is closed.

説明

クライアントがクローズされたコンシューマーに対して動作をしようとしたときに発生します。

対処

クローズされたコンシューマーに対して動作をしないでください。

## KDAN10065-E

---

Cannot perform operation, producer is closed.

説明

クライアントがクローズされたプロデューサに対して動作をしようとしたときに発生します。

対処

クローズされたプロデューサに対して動作をしないでください。

## KDAN10067-E

---

Invalid or empty Durable Subscription Name used: aa....aa.

aa....aa : デュアラブルサブスクライバ名

### 説明

クライアントがデュアラブルサブスクライバ名に対して null または無効な値をセットしたときに発生します。

### 対処

有効なデュアラブルサブスクライバ名を指定してください。

## KDAN10068-E

---

Invalid session acknowledgement mode: aa....aa.

aa....aa : 確認応答モード

### 説明

クライアントが無効な確認応答モードでセッションを作成しようとしたときに発生します。

### 対処

確認応答モードが次のどれかであることを確認してください。  
AUTO\_ACKNOWLEDGE , CLIENT\_ACKNOWLEDGE ,  
DUPS\_OK\_ACKNOWLEDGE

## KDAN10069-E

---

Invalid Destination Classname: aa....aa.

aa....aa : 送信先クラス名

### 説明

クライアントが無効なタイプの送信先を作成しようとしたときに発生します。

### 対処

送信先タイプは "QUEUE" または "TOPIC" であることを確認してください。

## KDAN10070-E

---

Cannot perform commit or rollback on an XASession.

### 説明

クライアントが、Transaction Manager によって管理されているトランザクションに対してコミットやロールバックをしようとしたときに発生します。

### 対処

XASession に対してコミットやロールバックをしないようにしてください。

## KDAN10072-E

---

Invalid method in this messaging domain: aa....aa.

aa....aa : メソッド名

### 説明

1. Point To Point ドメインで Publish/Subscribe ドメイン専用の動作をしようとした場合に発生します。
2. Publish/Subscribe ドメインで Point To Point ドメイン専用の動作をしようとした場合に発生します。

### 対処

適切なドメイン専用の動作をするようにしてください。

## KDAN10073-E

---

Illegal property name - "" or null.

### 説明

クライアントがプロパティ名に null または空白の値をセットしようとしたときに発生します。

### 対処

有効なプロパティ名を指定するようにしてください。

## KDAN10074-E

---

A JMS destination limit was reached. Too many Subscribers/Receivers for aa....aa : bb....bb.

aa....aa : 送信先タイプ

bb....bb : 送信先名

### 説明

JMS 送信先が自分のリミットに達成したときに発生します。

### 対処

JMS 送信先のリミットを増やすか、または不要なサブスクライバやレシーバを削除してください。

## KDAN10077-E

---

Client does not have permission to create producer on destination: aa....aa.

aa....aa : 送信先名

### 説明

クライアントがプロデューサを作成するための権限がない場合に発生します。

### 対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN10078-E

---

Client is not authorized to create destination: aa....aa.

aa....aa : 送信先名

説明

クライアントが送信先を作成するための権限がない場合に発生します。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN10079-E

---

Client is unauthorized to send to destination: aa....aa.

aa....aa : 送信先名

説明

クライアントが送信先に対してメッセージをプロデュースする権限がない場合に発生します。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN10080-E

---

Client does not have permission to register a consumer on the destination: aa....aa.

aa....aa : 送信先名

説明

クライアントが送信先からメッセージをコンシュームする権限がない場合に発生します。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN10081-E

---

Client does not have permission to delete consumer: aa....aa.

aa....aa : コンシューマー

説明

クライアントが送信先からコンシューマーを削除する権限がない場合に発生します。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN10082-E

---

Client does not have permission to unsubscribe: aa....aa.

aa....aa : デュアラブルサブスクライバ名

説明

クライアントが指定されたデュアラブルサブスクライバをアンサブスクライブするための権限がない場合に発生します。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN10083-E

---

Client is not authorized to access destination: aa....aa.

aa....aa : 送信先名

説明

アプリケーションクライアントが指定された送信先をアクセスする権限がありません。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN10084-E

---

Client does not have permission to browse destination: aa....aa.

aa....aa : 送信先名

説明

アプリケーションクライアントが指定された送信先をブラウズする権限がありません。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN10086-E

---

Delete consumer failed. Consumer was not found: aa....aa.

aa....aa : コンシューマー

説明

クライアントが存在しないコンシューマーを削除しようとしたときに発生します。

対処

削除する前にコンシューマーが CJMSP に存在することを確認してください。

## KDAN10087-E

---

Unsubscribe failed. Subscriber was not found: aa....aa.

aa....aa : サブスクライバ

説明

クライアントが CJMSP に存在しないデュアラブルサブスクライバをアンサブスクライブしようとしたときに発生します。

対処

指定されたサブスクライバが CJMSP に存在することを確認してください。

## KDAN10088-E

---

Set Client ID operation failed. Invalid Client ID: aa....aa.

aa....aa : クライアント ID

説明

クライアントがコネクション用に無効なクライアント ID を指定したときに発生します。

対処

コネクション用に有効なクライアント ID を指定してください。

## KDAN10089-E

---

A JMS destination limit was reached. Too many producers for aa....aa : bb....bb.

aa....aa : 送信文字列

bb....bb : 送信先名

説明

プロデューサ作成時に送信先のプロデューサ数が上限に達した場合に発生します。

対処

送信先の最大プロデューサ数の上限を増やしてください。

## KDAN10090-E

---

Caught JVM Error: aa....aa.

aa....aa : 元原因例外メッセージ

説明

JVM がクラッシュしたときに発生します。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN10091-E

---

Invalid port number. Broker is not available or may be paused or quiesced: aa....aa.

aa....aa : ホスト名, ポート番号

### 説明

JVM 内で例外が起こった場合に発生します。

### 対処

ブローカーがリクエストに対応するポートの番号を指定するようにしてください。

## KDAN10094-E

---

Received wrong packet type. Expected: aa....aa, but received: bb....bb.

aa....aa : 受信すべきパケットタイプ

bb....bb : 受信されたパケットタイプ

### 説明

メッセージの処理が失敗した場合に発生します。

### 対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN10095-E

---

The destination this message was sent to could not be found: aa....aa.

aa....aa : 送信先名

### 説明

クライアントが CJMSP に存在しない送信先へメッセージを送信しようとしたときに発生します。

### 対処

メッセージを送信する前に該当送信先が存在することを確認してください。

## KDAN10096-E

---

Message exceeds the single message size limit for the broker or destination: aa....aa.

aa....aa : 送信先名

### 説明

クライアントが最大サイズを超えたメッセージを送信しようとしたときに発生します。

### 対処

送信先の最大メッセージサイズの上限を増やしてください。

## KDAN10097-E

---

Destination is full and is rejecting new messages: aa....aa.

aa....aa : 送信先名

### 説明

- クライアントが送信先に対して最大リミット以上に、プロデューサやコンシューマーを作成しようとした場合に発生します。
- ブローカーの JVM ヒープサイズを超えた場合に発生します。

### 対処

- 送信先のメッセージの最大リミットを増やしてください。
- CJMSP - ブローカーの JVM ヒープサイズを増やしてください。

## KDAN10099-E

---

Unknown broker service: aa...aa.

aa...aa : サービス名

### 説明

クライアントが、サポートされていないサービスを使用しようとしたときに発生します。

### 対処

指定したサービスがサポートされているか確認してください。

## KDAN10115-E

---

Bad imqAddressListBehavior value : aa....aa.

aa....aa : imqAddressListBehavior プロパティの値

### 説明

指定された imqAddressListBehavior プロパティ値が無効な場合に発生します。

### 対処

imqAddressListBehavior プロパティを指定しないでください。

## KDAN10116-E

---

ConnectionRecover aborted!

### 説明

切断されたコネクションのリカバリを停止しようとしたときに発生します。

### 対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN10117-E

---

Timeout on ConnectionRecover object. Broker: aa....aa.

aa....aa : 最後にやり取りしたブローカーのアドレス

### 説明

最大待ち時間を超えた場合に発生します。

### 対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN10118-E

---

Exception caught when reading portmapper.

### 説明

- ソケット作成時に I/O エラーが発生します。
- 不明なホスト名を指定されています。

### 対処

妥当なホスト名アドレスを指定してください。

## KDAN10119-E

---

Name MUST NOT be null or empty.

### 説明

指定された Name が null または空白ストリングの場合に発生します。

### 対処

妥当な Name を指定してください。

## KDAN10123-E

---

JVM Error. Message Queue is null. Create time:aa....aa duration: bb....bb.

aa....aa : 作成日時

bb....bb : 現在日時と作成日時の差異

### 説明

指定された送信先が null の場合に JVM エラーが発生します。

### 対処

送信先の名前の指定が適切であることを確認してください。

## KDAN10129-E

---

Exception thrown closing session. Reason : aa....aa

aa....aa : エラーの理由

説明

セッションクローズ時の内部エラーが発生しました。

対処

エラー理由を見て措置してください。

## KDAN10130-E

---

Exception thrown when exiting a connection. Reason : aa....aa

aa....aa : エラーの理由

説明

- コンシューマーのコネクションクローズが失敗したときに発生しました。
- セッションクローズが失敗したときに発生しました。

対処

エラー理由を見て措置してください。

## KDAN10131-E

---

Connection recover failed. Reason : aa....aa

aa....aa : エラーの理由

説明

- コネクションと関連したアクティブな一時送信先で発生しました。
- セッション処理で発生しました。
- 未確認応答メッセージがクライアント確認応答で発生しました。

対処

エラー理由を見て措置してください。

## KDAN10132-E

---

JMSException thrown when recreate the consumer. Reason : aa....aa

aa....aa : エラーの理由

説明

- セッション間のメッセージ送出手を止めることができないときに発生しました。
- コンシューマーキューをクリーンにするか、削除できないときに発生しました。
- ブローカーにコンシューマーステートを登録することができないときに発生しました。

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

対処

エラー理由を見て措置してください。

## KDAN10133-E

---

Internal error : aa....aa

aa....aa : エラーメッセージ

説明

内部エラーが発生しました。

対処

エラーメッセージの内容を見て措置してください。

## KDAN10134-E

---

JMSException thrown while starting direct MessageConsumer.

説明

接続ができないときに発生します。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN10135-E

---

JMSException thrown while creating direct MessageConsumer.

説明

- コネクションを開始できないときに発生しました。
- セッションが作成できないときに発生しました。
- コンシューマーを作成できないときに発生しました。
- コンシューマーに `directMessageListener` を設定できないときに発生しました。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN10136-E

---

Exception delivering message aa....aa.

aa....aa : エラーメッセージ

説明

メッセージを Session から配信するときにエラーが発生しました。

対処

エラーメッセージの内容を見て措置してください。

## KDAN10137-E

---

Exception creating Endpoint:aa....aa

aa....aa : エラーメッセージ

説明

directMessageListener の新しいインスタンスを作成するときにエラーが発生しました。

対処

エラーメッセージの内容を見て措置してください。

## KDAN10138-E

---

Invalid destination name - "" or null.

説明

指定された送信先が無効であるか NULL 文字である時に発生しました。

対処

指定された送信先が無効な文字列や NULL 文字でないことを確認してください。

## KDAN10139-E

---

Throw JMS Exception: aa....aa

aa....aa : エラーメッセージ

説明

JMS エラーが発生しました。

対処

エラーメッセージの内容を見て措置するか、保守員に問い合わせてください。

## KDAN10140-E

---

EndpointConsumer got Exception aa....aa

aa....aa : エラーメッセージ

説明

ExceptionListener インターフェースの onException メソッドを呼ぶときに発生しました。

対処

エラーメッセージの内容を見て措置するか、保守員に問い合わせてください。

## KDAN10141-E

---

ResourceAdapter endpointActivation() Failed due to aa....aa

aa....aa : エラーメッセージ

説明

メッセージコンシューマーの開始時にエラーが発生しました。

対処

エラーメッセージの内容を見て措置するか、保守員に問い合わせてください。

## KDAN10142-E

---

ResourceAdapter onException Reconnect unsuccessfull on loop # aa....aa Exception = bb....bb

aa....aa : 繰り返し回数

bb....bb : エラーメッセージ

説明

RA が再接続できないときに発生しました。

対処

エラーメッセージの内容を見て措置するか、保守員に問い合わせてください。

## KDAN10143-E

---

Connection closed due to broker crashed: aa....aa.

aa....aa : 秒数

説明

ブローカーのクラッシュ時に発生しました。

対処

エラーログの内容を見て措置するか、保守員に問い合わせてください。

## KDAN10144-E

---

Connection closed.The connection is closed due to the broker is not responsive: aa....aa.

aa....aa : 秒数

説明

ブローカーが無応答の時に発生しました。

対処

エラーログの内容を見て措置するか、保守員に問い合わせてください。

## KDAN10145-E

---

Connection closed. The connection is closed due to a network problem, broker crashed, or internal error: aa....aa.

aa....aa : 秒数

### 説明

- クライアント実行時にブローカーとの接続が切れるときに発生します。
- ネットワーク上の問題が発生したか、ブローカーがクラッシュしたときに発生します。

### 対処

エラーログの内容を見て措置するか、保守員に問い合わせてください。

## KDAN10146-E

---

Connection closed due to broker error: aa....aa.

aa....aa : 秒数

### 説明

Out Of Memory が発生したときに発生します。

### 対処

エラーログの内容を見て措置するか、保守員に問い合わせてください。

## KDAN10147-E

---

Connection reconnect to the broker failed: aa....aa.

aa....aa : 秒数

### 説明

クライアント実行時にブローカーとの接続のリトライ時に発生します。

### 対処

エラーログの内容を見て措置するか、保守員に問い合わせてください。

## KDAN10148-E

---

EndpointConsumer Unable to re-establish connection for aa....aa in bb....bb

aa....aa : Activation Spec 名

bb....bb : リソースアダプタ名

### 説明

end point コンシューマーが再接続できないときに発生します。

### 対処

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

エラーログの内容を見て措置するか、保守員に問い合わせてください。

## KDAN10149-E

---

ResourceAdapter endpointActivation() JMSRA not started : Aborting...

#### 説明

リソースアダプタが開始されていないときに発生しました。

#### 対処

エラーログの内容を見て措置するか、保守員に問い合わせてください。

## KDAN10150-E

---

ResourceAdapter endpointDeactivation() JMSRA not started. Aborting...

#### 説明

リソースアダプタが開始されていないときに発生しました。

#### 対処

エラーログの内容を見て措置するか、保守員に問い合わせてください。

## KDAN10151-E

---

ResourceAdapter endpointDeactivation : Ignoring : Not found Activation Spec aa....aa

aa....aa : Activation Spec 名

#### 説明

メッセージコンシューマーを停止したときに発生しました。

#### 対処

エラーログの内容を見て措置するか、保守員に問い合わせてください。

## KDAN10152-E

---

Caused by aa....aa

aa....aa : 例外メッセージ

#### 説明

JMSException が発生した場合に発生します。

#### 対処

例外メッセージの内容を見て措置するか、保守員に問い合わせてください。

## KDAN12001-W

---

Received unknown packet:

説明

クライアントランタイムが認識できないメッセージパケットを受信したときに発生します。ネットワークの変動が原因である可能性があります。

対処

ネットワークが安定していることを確認してください。

## KDAN12002-W

---

packet not processed, no message consumer: aa....aa.

aa....aa : パケット情報

説明

受信通知の受信時に、クライアントランタイムが予期せぬメッセージパケットを受信した場合に発生します。ネットワークの変動が原因である可能性があります。

対処

ネットワークが安定していることを確認してください。

## KDAN12003-W

---

Failed to close JMSXAConnection.

説明

クライアントが XAConnection を停止した場合に発生します。原因としては次のことが考えられます。

- CJMSP がシャットダウンされていること
- ネットワーク障害

対処

- CJMSP が起動中であることを確認してください。
- ネットワーク接続を正しいかどうかを確認してください。

## KDAN12004-W

---

Broker not responding [aa....aa] for bb....bb seconds. Still trying...cc....cc

aa....aa : パケット種別

bb....bb : 経過時間

cc....cc : ブローカーアドレス, コネクション id, クライアント id, コンシューマ id

説明

ブローカーより表示された時間が経過してもレスポンスがない場合に発生します。原因としては次のことが考えられます。

- CJMSP がシャットダウンされていること
- ネットワーク障害

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

#### 対処

- CJMSP が起動中であることを確認してください。
- ネットワーク接続を正しいか否かを確認してください。

## KDAN12005-W

---

[Informational]: aa....aa

aa....aa : パケットの内容

#### 説明

パケット送信後の応答が一定時間ない時に発生します。

#### 対処

ネットワーク接続が適切であることを確認してください。

## KDAN12006-W

---

transaction is not in prepared state: aa....aa

aa....aa : エラーメッセージ

#### 説明

トランザクションが準備状態でない時に発生します。

#### 対処

トランザクションが準備状態にあることを確認してください。

## KDAN12009-W

---

Caught JVM Exception: aa....aa.

aa....aa : エラー情報

#### 説明

クライアント実行中にエラーが発生したときに発生します。

#### 対処

メッセージをチェックし、それによって対応するか、または保守員に連絡してください。

## KDAN14001-I

---

Connection closing in aa....aa seconds (bb....bb milliseconds): cc....cc

aa....aa : 残り時間 (秒単位)

bb....bb : 残り時間 (ミリ秒単位)

cc....cc : ブローカーアドレス

#### 説明

コネクションのクローズ時に発生します。

## KDAN14002-I

---

Connection closed due to admin requested shutdown: aa....aa

aa....aa : 残り時間 (秒単位)

説明

ブローカーのシャットダウン中に発生します。

## KDAN14003-I

---

Connection closed due to admin requested restart: aa....aa

aa....aa : 残り時間 (秒単位)

説明

アドミンからのブローカーの再起動要求時に発生します。

## KDAN14005-I

---

Connection closed due to admin killed the connection: aa....aa

aa....aa : 残り時間 (秒単位)

説明

アドミンがコネクションを Kill した際に発生します。

## KDAN14009-I

---

Connection reconnected to the broker: aa....aa

aa....aa : 残り時間 (秒単位)

説明

クライアントランタイムがブローカーと再接続しようとしたときに発生します。

## KDAN14011-I

---

Connection is permanent broken: aa....aa

aa....aa : 残り時間 (秒単位)

説明

コネクションの終了時に発生します。

## KDAN14012-I

---

Broker address list changed: aa....aa

aa....aa : 残り時間 (秒単位)

説明

アドレスリストに一つでもブローカーアドレスが存在する場合に発生します。

## KDAN14013-I

---

Connection created: aa....aa

aa....aa : 接続タイプ

説明

コネクション作成時に発生します。

## KDAN14014-I

---

Connection closed: aa....aa

aa....aa : コネクション種別

説明

アプリケーションによってコネクションがクローズされた場合に発生します。

## KDAN14016-I

---

PAUSED MESSAGE DELIVERY FOR: aa....aa

aa....aa : フロー制御エントリ

説明

メッセージデリバリの一時停止時に発生します。

## KDAN14017-I

---

RESUME MESSAGE DELIVERY FOR: aa....aa

aa....aa : フロー制御エントリ

説明

メッセージデリバリの再開時に発生します。

## KDAN14018-I

---

Inbound Packet: aa....aa;bb....bb

aa....aa : パケット

bb...bb : コネクション

説明

パケットの読み込み時に発生します。

## KDAN14019-I

---

Outbound Packet:aa....aa;bb....bb

aa....aa : パケット

bb....bb : コネクション

説明

パケットの書き込み時に発生します。

## KDAN14020-I

---

Connection recover state: aa....aa, broker: bb....bb

aa....aa : リカパー状態

bb....bb : 最後に接続されたブローカーのアドレス

説明

コネクションのリカバリ時に発生します。

## KDAN14021-I

---

Received MOVED\_PERMANENTLY status from broker: aa....aa, Redirecting to broker: bb....bb

aa....aa : 最後に接続されたブローカーのアドレス

bb....bb : JMQ ストア所有者

説明

ほかのブローカーへリダイレクトする際に発生します。

## KDAN14022-I

---

Received TIME\_OUT status from broker: aa....aa

aa....aa : 最後に接続されたブローカーのアドレス

説明

ブローカーからタイムアウトステータスを受信した時に発生します。

## KDAN14026-I

---

Session created: aa....aa

aa....aa : セッション

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

#### 説明

セッションの作成時に発生します。

### KDAN14027-I

---

Session closed: aa....aa

aa....aa : セッション

#### 説明

セッションのクローズ時に発生します。

### KDAN14028-I

---

Message consumer created: aa....aa

aa....aa : メッセージコンシューマー

#### 説明

メッセージコンシューマーの作成時に発生します。

### KDAN14029-I

---

Message consumer closed: aa....aa

aa....aa : メッセージコンシューマー

#### 説明

メッセージコンシューマーのクローズ時に発生します。

### KDAN14030-I

---

Message delivered to consumer: aa....aa

aa....aa : メッセージコンシューマー

#### 説明

コンシューマーへのメッセージのデリバリ時に発生します。

### KDAN14031-I

---

Message producer created: aa....aa

aa....aa : メッセージプロデューサ

#### 説明

メッセージプロデューサの作成時に発生します。

## KDAN14032-I

---

Message producer closed: aa....aa

aa....aa : メッセージプロデューサ

説明

メッセージプロデューサのクローズ時に発生します。

## KDAN14033-I

---

Message producer sending message: aa....aa

aa....aa : メッセージプロデューサ

説明

送信先へのメッセージの送信時に発生します。

## KDAN14097-I

---

Re-creating consumers for the session: aa....aa

aa....aa : セッション id

説明

指定された応答確認タイプが AUTO\_ACKNOWLEDGE の場合、リモートブローカーが失敗したときに発生します。

## KDAN14098-I

---

Consumers recreated for the session: aa....aa

aa....aa : セッション id

説明

指定された応答確認タイプが AUTO\_ACKNOWLEDGE の場合、リモートブローカーが失敗したときに発生します。

## KDAN14103-I

---

Re-create message consumer for RA starting ...

説明

リソースアダプタ用にメッセージコンシューマーを再作成する前に発生します。

## KDAN14104-I

---

Re-create message consumer for RA finished ...

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

#### 説明

リソースアダプタ用にメッセージコンシューマーを再作成した後に発生します。

### KDAN14107-I

---

Starting to exit connection ...

#### 説明

コネクションのクローズ前に発生します。

### KDAN14108-I

---

Message consumer closed: aa....aa.

aa....aa : コンシューマー id

#### 説明

メッセージコンシューマーのクローズ後に発生します。

### KDAN14109-I

---

all sessions closed ...

#### 説明

すべてのセッションのクローズ後に発生します。

### KDAN14110-I

---

closing all sessions ...

#### 説明

すべてのセッションのクローズ前に発生します。

### KDAN14111-I

---

\*\*\*\*\* set logger aa....aa to level bb....bb

aa....aa : ロガー名

bb....bb : レベル

#### 説明

ロギングコンフィグレーションの設定時、ログレベルを設定するときに発生します。

### KDAN14112-I

---

\*\*\*\* Handler: aa....aa

aa....aa : ハンドラクラス名

説明

ロギングコンフィグレーションの設定時, ログハンドラクラス名を表示するときに発生します。

## KDAN14113-I

---

\*\*\*\* logging pattern: aa....aa

aa....aa : ロギングパターンの値

説明

ロギングコンフィグレーションの設定時, ロギングパターンを表示するときに発生します。

## KDAN14114-I

---

\*\*\* setting formatter to handler: aa....aa

aa....aa : formatter クラス名

説明

ロギングコンフィグレーションの設定時, formatter クラスを表示するときに発生します。

## KDAN14115-I

---

\*\*\*\*\* set handler aa....aa to loggerbb....bb

aa....aa : ハンドラクラス名

bb....bb : ロガー名

説明

ロガーへのハンドラの設定後に発生します。

## KDAN14116-I

---

No consumer for pkt: aa....aa.

aa....aa : パケット

説明

メッセージ送信時に発生します。

## KDAN14117-I

---

No Session for pkt: aa....aa.

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

aa....aa : パケット

説明

メッセージ送信時に発生します。

## KDAN14118-I

---

##### closing session. consumer table size: aa....aa.

aa....aa : コンシューマー数

説明

セッションのクローズ時に発生します。

## KDAN14119-I

---

\*\*\*\*\* consumer table size:aa....aa.

aa....aa : コンシューマー数

説明

セッションのクローズ時に発生します。

## KDAN14120-I

---

SessionImpl.matchConsumerIDs: Consumer ID matches:aa....aa.

aa....aa : コンシューマー id

説明

リモートブローカーが失敗した際に発生します。

## KDAN14121-I

---

XA verifyPrepare(), jmqXid: aa....aa.

aa....aa : jmqXid

説明

準備ステータスの確認時に発生します。

## KDAN14122-I

---

transaction in prepared state: aa....aa.

aa....aa : トランザクション id

説明

準備ステータスの確認時に発生します。

## KDAN14125-I

---

read packet ... aa....aa

aa....aa : パケット

説明

パケットの読み込み時に発生します。

## KDAN14126-I

---

sent packet ... aa....aa

aa....aa : パケット

説明

パケットの書き込み時に発生します。

## KDAN14127-I

---

Cleaning up consumers in session. SessionID: aa....aa

aa....aa : セッション id

説明

セッションをクローズする際にコンシューマーのクリーンアップ時に発生します。

## KDAN14128-I

---

RedirectURL= aa....aa:

aa....aa : コネクションリダイレクト URL

説明

リダイレクトの URL を設定するときに発生します。

## KDAN14129-I

---

transaction is in preped state,committing the transaction: aa....aa:

aa....aa : トランザクション id

説明

トランザクションが準備された状態の場合に発生します。

## KDAN14130-I

---

prepared transaction committed successfully: aa....aa:

aa....aa : トランザクション id

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

#### 説明

準備された状態のトランザクションがコミットされる時に発生します。

## KDAN20001-E

---

Could not open persistent message store.

#### 説明

永続ストアをアクセスしようとしたときに CJMSP にてエラーが発生しました。永続化に使用するファイルが破損しているか、または、構成されたファイルが存在しません。

#### 対処

再度、操作を行ってください。問題が解決されない場合は、ブローカーを再起動してください。

## KDAN20002-E

---

Defaulting to use the fallback properties. The Broker will only run in a minimal configuration using these settings. Fallback properties are being used because the defaults.property files could not be loaded. Please check the value of CJMSP\_HOME.

#### 説明

CJMSP が default.properties ファイルを見つけることができなかった場合に発生します。

#### 対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN20003-E

---

Unable to load Persistence Store implementation class aa....aa.

Instance properties cannot be loaded or saved.

aa....aa : 永続化を行うクラスの名前

#### 説明

CJMSP が永続化を行う Persistence Store クラスをロードしようとしたときにエラーが発生しました。考えられる原因は、CJMSP 関連の jar ファイルがクラスパスに存在しないことです。

#### 対処

クラスパスが CJMSP 関連 jar ファイルを指していることを確認してください。問題が解決されない場合は、内部エラーの可能性があるので、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20004-E

---

Unable to store modified properties in file aa....aa.

aa....aa : config.properties ファイルのロケーション

### 説明

CJMSP がコンフィグレーションファイルを更新しようとしたときに発生します。考えられる原因は、コンフィグレーションファイルが読み込み専用になっていることです。

### 対処

コンフィグレーションファイルが該当ユーザに対して書き込み権限を持つことを確認してください。

## KDAN20005-E

---

No threads are available to process a new connection on service aa....aa. bb....bb threads out of a maximum of cc....cc threads are already in use by other connections. A minimum of 2 threads must be available to process the connection. Please either limit the # of connections or increase the imq.<service>.max\_threads property. Closing the new connection.

aa....aa : サービス名

bb....bb : 実行中のスレッド数

cc....cc : 最大スレッド数

### 説明

あるサービスに対して CJMSP へのコネクション数が設定された最大コネクション数を超えた場合に発生します。

### 対処

- imq.<service\_name>.max\_threads プロパティに予想される以上のコネクション数の値をセットしてください。
- CJMSP へのほかのコネクションがクローズされるおそれがあるので、しばらくしてから再度接続してください。

## KDAN20007-E

---

Failed to open persistent store.

### 説明

CJMSP が永続化を行う Persistence Store クラスをロードしようとしたときにエラーが発生しました。考えられる原因は、CJMSP 関連の jar ファイルがクラスパスに存在しないことです。

### 対処

クラスパスが CJMSP 関連 jar ファイルを指していることを確認してください。

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

問題が解決されない場合は、内部エラーの可能性があるので、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20008-E

---

Message aa....aa on destination bb....bb could not be found in the store.

aa....aa : メッセージ id

bb....bb : 送信先名

#### 説明

CJMSP が永続化ストアに存在しない ID を使用してメッセージを取得、削除や更新しようとしたときに発生します。

#### 対処

永続化ストアにメッセージが存在していることを確認してください。

## KDAN20009-E

---

Message aa....aa on destination bb....bb exists in the store already.

aa....aa : JMS メッセージのシステムメッセージ id

bb....bb : 送信先名

#### 説明

すべてのエラーメッセージが CJMSP によって自動生成されるユニーク ID を持ちます。  
このエラーは、CJMSP のメッセージ ID ジェネレータがすでにある ID を生成した場合に発生します。

#### 対処

内部エラーが発生しました。保守員に問い合わせてください。

## KDAN20010-E

---

Unable to start service aa....aa.

aa....aa : サービス名

#### 説明

CJMSP ブローカーを開始しようとしたときに発生します。考えられる原因は、必要となるコンフィグレーションがないことです。

#### 対処

CJMSP マニュアルを参照して、必要となるコンフィグレーション情報を config.properties ファイルに指定してください。

問題が解決されない場合は、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20011-E

---

Consumer aa....aa on destination bb....bb exists in the store already.

aa....aa : ユニークコンシューマー ID

bb....bb : 送信先名

### 説明

すべてのコンシューマーが CJMSP によって自動生成されるユニーク ID を持ちます。

このエラーは、CJMSP のコンシューマー ID ジェネレータがすでにある ID を生成した場合に発生します。

### 対処

内部エラーが発生しました。保守員に問い合わせてください。

## KDAN20012-E

---

Consumer aa....aa on destination bb....bb could not be found in the store.

aa....aa : コンシューマーのユニーク ID

bb....bb : 送信先名

### 説明

CJMSP が永続化ストアに存在しない ID を使用してコンシューマーを取得、削除や更新しようとしたときに発生します。

### 対処

内部エラーが発生しました。保守員に問い合わせてください。

## KDAN20013-E

---

Destination aa....aa exists in the store already.

aa....aa : 送信先名

### 説明

ユーザがすでにある名前を送信先を作成しようとしたときに発生します。

### 対処

作成する送信先名が CJMSP に存在していないことを確認してください。ユニークな送信先名を指定してください。

## KDAN20014-E

---

Destination aa....aa could not be found in the store.

aa....aa : 送信先名

### 説明

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

CJMSP に、指定された名前の送信先が存在しない場合に発生します。

対処

CJMSP に、指定された名前の送信先が存在することを確認してください。

## KDAN20015-E

---

State of consumer aa....aa for message bb....bb could not be found in the store.

aa....aa : コンシューマー ID

bb....bb : メッセージ ID

説明

CJMSP が永続化ストアに存在しないコンシューマーの状態情報を取得しようとしたときに発生します。

対処

永続化ストアにコンシューマーが存在していることを確認してください。

## KDAN20016-E

---

Transaction id aa....aa exists in the store already.

aa....aa : トランザクション id

説明

CJMSP が永続化ストアにトランザクション情報を保存しようとしたときに発生します。考えられる原因は、CJMSP で生成されたトランザクション ID が永続化ストアにすでに存在することです。

対処

内部エラーが発生しました。保守員に問い合わせてください。

## KDAN20017-E

---

Transaction id aa....aa could not be found in the store.

aa....aa : トランザクション id

説明

CJMSP がトランザクション情報を取得、削除や更新しようとしたときに発生します。考えられる原因は、永続化ストアに該当トランザクション ID が存在しないことです。

対処

内部エラーが発生しました。保守員に問い合わせてください。

## KDAN20018-E

---

Failed to create the store hierarchy - aa....aa

aa....aa : 作成するディレクトリ

### 説明

ファイル永続化ストア用のファイル作成時に、CJMSP がディレクトリの作成に失敗したときに発生します。考えられる原因は、ユーザが該当ディレクトリへ書き込み権限を持っていないことです。

### 対処

ユーザがディレクトリ作成用の権限を持つことを確認してください。

## KDAN20019-E

---

Unable to run the service aa....aa, the broker will no longer accept connections on this service.

aa....aa : サービス名

### 説明

CJMSP ブローカーを開始しようとしたときに発生します。考えられる原因は、必要となるコンフィグレーションがないことです。

### 対処

CJMSP マニュアルを参照して、必要となるコンフィグレーション情報を config.properties ファイルに指定してください。  
問題が解決されない場合は、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20023-E

---

Could not run the service aa....aa on port bb....bb:

aa....aa : サービス名

bb....bb : ポート番号

### 説明

指定されたポートが無効な場合、または、該当ポートが使用中の場合に発生します。

### 対処

別のポート番号を設定してブローカーを再起動してください。指定されたポート番号が使用中でないことを確認してください。

## KDAN20025-E

---

Failed to load JDBC driver: aa....aa

aa....aa : JDBC ドライバ URL

### 説明

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

指定された JDBC URL が無効な場合、または、指定されたクラスパスが JDBC ドライバ jar ファイルを参照していない場合に発生します。

#### 対処

クラスパスに JDBC ドライバ jar ファイルが指定されていることを確認してください。

## KDAN20032-E

---

Bad name value pair specified (aa....aa) for option: bb....bb.Please use the format: name=value

aa....aa : 使用された不正な名前 / 値ペア

bb....bb : 使用されたオプション

#### 説明

コマンドラインオプションに指定された名前や値が null の場合に発生します。

#### 対処

有効な名前 / 値ペアを指定してください。

## KDAN20035-E

---

Error detected while validating command line options.

#### 説明

指定されたロケーションにパスファイルが見つかりません。

#### 対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20042-E

---

Internal Error

#### 説明

CJMSP 内に予期しないエラーが発生しました。

#### 対処

内部エラーが発生しました。保守員にお問い合わせください。

## KDAN20048-E

---

User aa....aa already exists in the password file.

aa....aa : 存在するユーザ名

#### 説明

ユーザ情報を追加時に、CJMSP インスタンスの "etc" ロケーションにすでに存在す

るユーザ名を指定したときに発生します (例: `cjmsusermgr add -u guest -p guest` )、

対処

ユニークなユーザ名を指定してください。

## KDAN20055-E

---

Invalid option aa....aa

aa....aa : コマンドラインオプション

説明

無効なコマンドライン引数が渡されたときに発生します。

対処

有効なコマンドラインオプションを指定してください。

## KDAN20058-E

---

Acknowledgement aa....aa for Transaction id bb....bb already exists in the store.

aa....aa : 応答確認

bb....bb : トランザクション id

説明

CJMSP が永続化ストアにトランザクションの応答確認を永続しようとしたときに発生します。考えられる原因は、永続化ストアに該当トランザクション用の応答確認がすでに存在していることです。

対処

内部エラーが発生しました。保守員に問い合わせてください。

## KDAN20060-E

---

Exception when pausing service aa....aa

aa....aa : サービス

説明

内部エラーが発生しました。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN20062-E

---

Could not start the Broker's portmapper service because hostname/port is invalid.

説明

- 該当ポートがほかのアプリケーション (ブローカーのほかのインスタンス) です

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

でに使用中の場合に発生します。

- ホスト名が無効の場合に発生します。

対処

- 別のポート番号を指定してブローカーを再起動してください。指定されたポート番号が使用中でないことを確認してください。
- 有効なホスト名を指定してください。

## KDAN20063-E

---

Portmapper got an exception in accept(). Continuing

説明

クライアントコネクションを待機中に I/O エラーが発生しました。

対処

ネットワーク接続が適切であることを確認してください。

## KDAN20064-E

---

Portmapper could not create ServerSocket. Exiting.

説明

サーバソケットの作成時に予期しないエラーが発生しました。

対処

内部エラーが発生しました。保守員に問い合わせてください。

## KDAN20066-E

---

Invalid timestamp specified (aa....aa), timestamp should be greater than 0.

aa....aa : タイムスタンプ

説明

コンフィグレーションファイルに指定されたタイムスタンプが無効な場合に発生します。

対処

コンフィグレーションファイルに指定するタイムスタンプ値は 0 以上であることを確認してください。

## KDAN20075-E

---

The message aa....aa has an associated acknowledgement list already.

aa....aa : メッセージ用のユニーク ID

説明

すべてのメッセージがコンシューマリストに関連づいています。このエラーは、CJMSP が、ファイル/JDBC ストアに、指定されたコンシューマリストおよびその状態を指定されたメッセージ ID に該当するように保存するときに発生します。考えられる原因は、生成されたメッセージ ID がすでに存在することです。

対処

内部エラーが発生しました。保守員に問い合わせてください。

## KDAN20076-E

---

The arrays for consumer ids and states have different size or are empty.

説明

指定されたコンシューマーおよびその状態を保存しようとしたときに発生します。

- コンシューマーがストアに存在しない場合
- コンシューマー id と状態が異なるサイズになっている場合

対処

コンシューマーがストアに存在することを確認してください。

## KDAN20077-E

---

The broker got an exception when trying to acquire the lock file:aa....aa,bb....bb

The lock file may be corrupted, or there may be a permission problem with the lock file or the directory that contains the lock file.If you are certain no other copy of the broker is running with the instance name "cc....cc" then you may remove the lock file and try starting the broker again.

aa....aa : ロックファイルパス

bb....bb : 例外の詳細メッセージ

cc....cc : インスタンス名

説明

ロックファイルが破損しているか、該当ロックファイルやそれを格納しているディレクトリに権限の問題がある場合に発生します。

対処

該当インスタンス名で別のブローカーのコピーが実行中でないことが確実にわかっている場合は、該当ロックファイルを削除してブローカーを再起動してください。

## KDAN20078-E

---

The broker has detected an active lock file: aa....aa This file indicates that there is another copy of the broker running on bb....bb that is also using the instance name "cc....cc".Please use a different instance name or terminate the broker on bb....bb.

aa....aa : ロックファイルパス

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

bb....bb : ホスト : ポート

cc....cc : インスタンス名

#### 説明

ブローカーインスタンスを開始または削除時に発生します。考えられる原因は次のとおりです。

- 別のポートで同じブローカーインスタンスがすでに実行中の場合
- 削除しようとしたブローカーが稼働中である場合

#### 対処

- ブローカーインスタンスをスタートする前に、そのブローカーインスタンスがすでに稼働中でないことを確認してください。稼働中の場合は、それを停止して再度スタートしてください。
- ブローカーインスタンスを停止してからそれを削除するようにしてください。

## KDAN20079-E

---

Cannot update port number in lock file

#### 説明

ロックファイルでホスト名やポートを更新する際に I/O エラーが発生しました。

#### 対処

ロックファイルの権限が適切であることを確認してください。

## KDAN20085-E

---

Unexpected Broker Internal Error : [aa....aa].

aa....aa : 内部エラーの理由

#### 説明

内部エラーが発生しました。

#### 対処

内部エラーが発生しました。保守員に問い合わせてください。

## KDAN20086-E

---

Error retrieving persisted data

#### 説明

CJMSP が永続化ストアから送信先情報をロードしようとしたときに発生します。考えられる原因は次のとおりです。

- ファイルベースの永続化の場合は、ファイルが破損しているか、または、見つからない場合に発生します。
- データベースベースの永続化の場合は、テーブルが破損しているか、または、作

成されていない場合に発生します。

対処

内部エラーが発生しました。保守員に問い合わせてください。

## KDAN20087-E

---

Store method accessed after the store is closed.

説明

永続化ストアがクローズしている状態で永続化ストアに情報を保存しようとしたときに発生します。

対処

永続化ストアがクローズしていないことを確認してください。

## KDAN20091-E

---

Attempt to free memory failed, taking more drastic measures.

説明

CJMSP にて、ハンドラが受信したパケットの処理時に、OutOfMemory エラーが発生しました。考えられる原因は以下のとおりです。

- CJMSP に割り当てられたメモリやディスク容量が不十分な場合
- CJMSP ブローカーの JVM ヒープサイズが超えた場合

対処

CJMSP が適切なメモリおよびディスク容量で構成されていることを確認してください。

メモリおよびディスク容量構成の詳細は、CJMSP マニュアルを参照してください。

CJMSP ブローカーの JVM ヒープサイズを増加してください。

## KDAN20093-E

---

Cannot update service port number dynamically.The change will take effect after a broker restart.

説明

サービスの更新時に内部エラーが発生しました。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN20097-E

---

No such transaction: aa....aa.

aa....aa : トランザクション id

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

#### 説明

CJMSP が永続化ストアからトランザクション情報を取得しようとしたときに発生します。考えられる原因は、永続化ストアに該当トランザクション ID が存在しないことです。

#### 対処

操作を再実行してください。問題が解決されない場合、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20098-E

---

Cannot perform operation. Transaction aa....aa is not in PREPARED state.

aa....aa : トランザクション id

#### 説明

トランザクションが PREPARED 状態にない状態で、ユーザがトランザクションをコミットしようとしたときに発生します。

#### 対処

コミットする前にトランザクションがスタートされていることを確認してください。

## KDAN20099-E

---

File aa....aa contains bad file magic number.

aa....aa : ファイル名

#### 説明

"configrecord" ファイルのマジック番号が定義済みのマジック番号と一致しない場合に発生します。ファイルが破損しているおそれがあります。

#### 対処

内部エラーが発生しました。保守員に問い合わせてください。

## KDAN20100-E

---

Failed to reset store, cannot remove: aa....aa

aa....aa : ファイル名

#### 説明

該当ファイルは削除権限がありません。

#### 対処

ファイルの権限が適切かどうか確認してください。

## KDAN20101-E

---

Failed to encrypt password: aa....aa

aa....aa : 例外文字列

説明

ユーザ情報の追加 / 更新時, パスワードの暗号化ができなかった場合に発生します。

対処

適切な暗号化方法を使用してください。

## KDAN20102-E

---

The broker instance "aa....aa" does not exist.

aa....aa : インスタンス名

説明

ブローカーをスタートするときに無効なブローカーインスタンスが指定された場合に発生します。

対処

指定されたブローカーインスタンス名が有効であることを確認してください。

## KDAN20103-E

---

Failed to remove file store: aa....aa

aa....aa : ファイル名

説明

該当ファイルは削除権限がありません。

対処

ファイル, ディレクトリが削除権限を持っていることを確認してください。

## KDAN20107-E

---

Old persistent store might be corrupted: found unexpected version aa....aa. Expected bb....bb.

aa....aa : ファイルバージョン

bb....bb : バージョン

説明

旧バージョンのファイルが破損しており, パースできる整数を含んでいません。

## KDAN20108-E

---

Old persistent store might be corrupted: no version file aa....aa exists.

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

aa....aa : バージョンファイル名

説明

旧バージョンファイルが存在しません。

対処

旧バージョンファイルが存在することを確認してください。

## KDAN20109-E

---

No table schema specified for table aa....aa by imq.persist.jdbc.table.aa....aa

aa....aa : データベーステーブル名

説明

JDBC ストア用に、CJMSP にサポートされていないデータベースが使用されている場合に発生します。

対処

CJMSP にサポートされているデータベースを指定・使用してください。

## KDAN20110-E

---

Unknown destination bb....bb of type aa....aa.

aa....aa : 送信先タイプ

bb....bb : 送信先名

説明

情報取得時や送信先の削除時に、該当送信先が CJMSP に存在しない場合に発生します。

対処

CJMSP に存在する有効な送信先を指定してください。

## KDAN20111-E

---

Unsupported persistent store found at aa....aa.

aa....aa : ディレクトリパス名

説明

CJMSP インスタンス永続化ストアにサポートされていないストアが見つかりました (例: ファイルストア "fs370" および "fs360" という名前のディレクトリが作成された)。

対処

CJMSP インスタンスファイルストアロケーションからサポートされていない永続化ストア (ディレクトリ) を削除してください。

## KDAN20112-E

---

No such connection: aa....aa

aa....aa : コネクション識別子

### 説明

コネクションの破棄時,または,コネクション情報の取得時に,CJMSP で該当コネクションが見つからない場合に発生します。

### 対処

適切なコネクションを指定してください。

## KDAN20116-E

---

Destination is not paused.

### 説明

圧縮したい送信先が一時停止されていない場合に発生します。

### 対処

圧縮する前に,送信先を一時停止してください。

## KDAN20117-E

---

Some destinations are not paused.

### 説明

すべての送信先を圧縮する際,一部の送信先が一時停止されていないときに発生します。

### 対処

すべての送信先を一時停止してから圧縮操作を行ってください。

## KDAN20119-E

---

The broker instance "aa....aa" does not exist. Run the broker to create the instance before using the user manager utility.

aa....aa : インスタンス名

### 説明

ユーザマネージャ (cjmsusermgr) コマンドラインユーティリティを実行時にブローカーインスタンスが存在しない場合に発生します。

### 対処

CJMSP を起動してインスタンスを作成してください。

## KDAN20120-E

---

Unable to parse property aa....aa.

aa....aa : プロパティ名

説明

プロパティファイルで互換性のないデータタイプ値が指定された場合に発生します。

対処

プロパティファイルで適切なデータタイプ値を指定してください。

## KDAN20122-E

---

Unable to use CJMS\_VAR\_HOME aa....aa.

aa....aa : パスが使用できない理由

説明

CJMSP ホームに不正なディレクトリパスが指定された場合に発生します。

対処

CJMSP ホームディレクトリのパスが正しいであることを確認してください。

## KDAN20125-E

---

Broker is forcibly closing the connection to aa....aa.

aa....aa : is コネクション id

説明

CJMSP とクライアント間の通信時に OutofMemory エラーが発生しました。

対処

CJMSP と新規コネクションを作成してください。

## KDAN20126-E

---

Unable to read message aa....aa.

aa....aa : メッセージ id

説明

- 無効な送信先が指定されています。
- 無効なメッセージ ID が指定されています。

対処

有効な送信先を指定していることを確認してください。

## KDAN20127-E

---

Unable to remove message aa....aa.

aa....aa : メッセージ id

### 説明

- メッセージの削除時にエラーが発生しました。
- メッセージが永続化ストアに見つかりませんでした。

### 対処

永続化ストアにメッセージが存在していることを確認してください。

## KDAN20128-E

---

Unable to load durable subscriptions

### 説明

送信先のロード時に次のエラーが発生しました。

- すべてのコンシューマーを取得できませんでした。
- CJMSP から送信先を取得できませんでした。
- 送信先にコンシューマーを追加できませんでした。

### 対処

CJMSP を再起動します。または、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20129-E

---

Unable to store durable subcription aa....aa bb....bb for destination cc....cc.

aa....aa : デュアラブルサブスクライバ名

bb....bb : クライアント id

cc....cc : 送信先名

### 説明

デュアラブルサブスクライバの保存中に次のエラーが発生しました。

- ストアに同じ id を持つコンシューマーがすでに存在します。
- コンシューマーを永続する際に I/O エラーが発生しました。

### 対処

ストアに同じ id を持つコンシューマーがすでに存在しないことを確認してください。

## KDAN20130-E

---

Unable to remove durable subcription aa....aa bb....bb from destination cc....cc.

aa....aa : デュアラブルサブスクライバ名

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

bb....bb : クライアント id

cc....cc : 送信先名

#### 説明

デュアラブルサブスクライバの削除時に次のエラーが発生しました。

- ストアにコンシューマーが見つかりませんでした。
- コンシューマーを削除時に I/O エラーが発生しました。

#### 対処

指定されたコンシューマーがストアに存在することを確認してください。

## KDAN20131-E

---

Unable to create durable subscription aa....aa bb....bb from destination cc....cc.

aa....aa : デュアラブルサブスクライバ名

bb....bb : クライアント id

cc....cc : 送信先名

#### 説明

デュアラブルサブスクライバの保存中に次のエラーが発生しました。

- ストアに同じ id を持つコンシューマーがすでに存在します。
- コンシューマーを永続する際に I/O エラーが発生しました。

#### 対処

ストアに同じ id を持つコンシューマーがすでに存在しないことを確認してください。

## KDAN20132-E

---

Unable to resolve hostname "aa....aa"

aa....aa : IP アドレスに変換できなかったホスト名

#### 説明

無効なホスト名が指定されました。

#### 対処

ブローカーインスタンス用に有効なホスト名を指定してください。

## KDAN20133-E

---

Unable to resolve hostname "aa....aa" specified by property "bb....bb"

aa....aa : ホスト名

bb....bb : プロパティ名

#### 説明

config.properties で、portmapper ホスト名として無効なホスト名が指定された場合

に発生します。この場合は、CJMSP が終了します。

対処

portmapper ホスト名に有効なホスト名を指定してください。

## KDAN20134-E

---

Unable to resolve local hostname

説明

ローカルマシンに IP アドレスが見つかりませんでした。

対処

ローカルマシンが IP アドレスを持つことを確認してください。

## KDAN20135-E

---

Invalid Java version: aa....aa. Minimum Java version required: bb....bb.

aa....aa : メッセージ id

bb....bb : メッセージ id

説明

1.4 より古い JRE バージョンがインストールされています。この場合は、CJMSP は使用できません。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN20138-E

---

Cannot create address URL for broker. URL string used: aa....aa

aa....aa : 文字列 /url

説明

config.properties ファイルに指定されたホスト名値が無効な場合に発生します。

対処

有効なホスト名値を指定してください。

## KDAN20142-E

---

The portmapper service got an exception processing a request from client aa....aa. The client may need to attempt the connection again

aa....aa : IP アドレス

説明

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

portmapper データを書き込み時に次のエラーが発生しました。

- ソケットがクローズされています。
- 指定された DataOutputStream に portmapper データを書き込み中に I/O エラーが発生しました。

対処

- ネットワーク接続が適切であることを確認してください。
- I/O デバイス / ドライバーが動作しているか確認してください。
- システム管理者にお問い合わせください。

## KDAN20158-E

---

Unable to shutdown a broker that is running in process.

説明

メッセージ処理中に CJMSP がシャットダウンされた場合に発生します。

対処

メッセージ処理が終わってから CJMSP をシャットダウンしてください。

## KDAN20159-E

---

Failed to create transaction log file aa....aa.

aa....aa : ファイル名

説明

ログライターを作成する時に I/O エラーが発生しました。

対処

ルートディレクトリの権限が適切かどうか確認してください。

## KDAN20160-E

---

Unable to process transaction log record with sequence aa....aa: bb....bb.

aa....aa : シーケンス値

bb....bb : レコードタイプ

説明

内部エラーが発生しました。

対処

保守員にお問い合わせください。

## KDAN20162-E

---

Failed to reconstruct persistence store from transaction log files.

説明

トランザクションのログファイルから永続化ストアの復元をしている時に I/O エラーが発生しました。

対処

ファイルベースの権限が適切かどうか確認してください。

## KDAN20164-E

---

Failed to purge messages on destination aa....aa.

aa....aa : 送信先名

説明

送信先をパージする際に発生します。考えられる原因は次のとおりです。

- ストアに該当送信先が存在しません。
- メッセージの削除時に I/O エラーが発生しました。

対処

ストアに該当送信先が存在することを確認してください。

## KDAN20165-E

---

Unable to open protocol bb....bb for cc....cc service using aa....aa.

aa....aa : プロトコルクラス

bb....bb : プロトコルタイプ

cc....cc : インスタンス名

説明

1. 指定されたポートがほかのアプリケーションですでに使用中の場合に発生します。
2. 無効なホスト名が指定された場合に発生します。

対処

1. 同じポート番号がほかのアプリケーションに使用されないようにしてください。
2. 有効なホスト名を指定してください。

## KDAN20166-E

---

aa....aa protocol unavailable: cannot load protocol class needed for service bb....bb.

aa....aa : プロトコルのクラス

bb....bb : サービスの名前

説明

サービスの作成時に無効なプロトコルクラス名が指定された場合に発生します。

対処

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

保守員に問い合わせてください。

## KDAN20167-E

---

Unable to start service aa...aa: missing property bb...bb.

aa...aa : サービス名

bb...bb : プロパティ名

説明

プロトコルタイプのプロパティの値に null を指定した場合に発生します。

対処

プロトコルタイプのプロパティに有効な値を指定しているか確認してください。

## KDAN20168-E

---

Failed to persist message aa...aa.

aa...aa : メッセージ id

説明

- メッセージに関連するファイルは書き込み権限がありません。
- メッセージに関連するファイルが破損しています。

対処

- メッセージを保管するファイルに書き込み権限を与えてください。
- ブローカーを再実行してください。この場合は、古いデータが失われます。

## KDAN20169-E

---

Failed to retrieve message aa...aa for destination bb...bb.

aa...aa : メッセージ id

bb...bb : 送信先名

説明

永続化ストアからメッセージの取得時に I/O エラーが発生しました。

対処

ネットワーク接続が適切であることを確認してください。

## KDAN20171-E

---

Unable to unsubscribe to durable topic aa...aa with [Durable Name, Client ID] = [bb...bb, cc...cc]: consumer is in use.

aa...aa : 送信先名

bb...bb : サブスクライバー名

cc....cc : クライアント id

説明

コンシューマーに使用中の永続化サブスクライバーをアンサブスクライブしようとしたときに発生します。

対処

コンシューマーが指定した永続化サブスクライバーを使用していないことを確認してください。

## KDAN20172-E

---

Failed to persist consumer aa....aa.

aa....aa : コンシューマー id

説明

- メッセージのファイルストアが書き込み権限がありません。
- メッセージのファイルストアが破損しています。
- ストアに同じ名前のコンシューマーがすでに存在します。
- コンシューマー id で識別されるコンシューマーの保存時に実行時例外が発生しました。

対処

- メッセージを保存するファイルストアに書き込み権限を与えてください。
- CJMSP を再起動してください。この場合は、古いデータが失われます。

## KDAN20174-E

---

Failed to persist destination aa....aa.

aa....aa : 送信先名

説明

- ファイルでアクセスエラーが発生しました。
- データが破損しています。
- 永続化ストアに送信先を保存しようとしたときに実行時例外が発生しました。
- 永続化ストアの送信先を更新しようとしたときに実行時例外が発生しました。

対処

ファイルベースの権限が適切かどうか確認してください。

## KDAN20175-E

---

Failed to persist state of consumer aa....aa for message bb....bb.

aa....aa : コンシューマー id

bb....bb : メッセージ id

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

#### 説明

- 指定されたメッセージが永続化ストアに存在しません。
- コンシューマーがメッセージに関連づいていません。
- ファイルでアクセスエラーが発生しました。
- データが破損しています。

#### 対処

- CJMSP を再起動してください。この場合は、古いデータが失われます。
- ファイルベースの権限が適切かどうか確認してください。

## KDAN20176-E

---

Could not locate destination aa....aa.

aa....aa : 送信先名

#### 説明

指定された送信先がストアに存在しない場合に発生します。

#### 対処

指定された送信先がストアに存在することを確認してください。

## KDAN20177-E

---

Failed to persist transaction aa....aa.

aa....aa : トランザクション id

#### 説明

- ファイルでアクセスエラーが発生しました。
- データが破損しています。
- 永続化ストアにトランザクションを保存しようとしたときに実行時例外が発生しました。
- 永続化ストアのトランザクションを更新しようとしたときに実行時例外が発生しました。

#### 対処

ファイルの権限が適切かどうか確認してください。

## KDAN20178-E

---

while reading from passfile

#### 説明

- ユーザ情報に関連するファイルは読み込み権限がありません。
- ファイルが破損しています。

#### 対処

- ユーザ情報に関連するファイルに読み込み権限を与えてください。
- CJMSP を再起動してください。この場合は、古いデータが失われます。

## KDAN20179-E

---

The Maximum Number of messages currently in the system [ aa....aa ] has been exceeded, rejecting message bb....bb.

aa....aa : 最大メッセージ数

bb....bb : メッセージ id

### 説明

最大メッセージ数の上限を超えた場合に発生します。

### 対処

最大メッセージ数の上限を増やしてください。

## KDAN20180-E

---

The Maximum Size limit for the messages currently in the system [ aa....aa ] has been exceeded, rejecting message bb....bb.

aa....aa : システム id

bb....bb : メッセージ id

### 説明

最大総メッセージサイズの上限を超えた場合に発生します。

### 対処

最大総メッセージサイズの上限を増やしてください。

## KDAN20181-E

---

The size [ aa....aa bytes ] of Message bb....bb is larger than the individual message limit (maxBytesPerMsg) of cc....cc bytes, rejecting the message.

aa....aa : 最大メッセージサイズ

bb....bb : メッセージ id

cc....cc : 最大バイト数 / メッセージ

### 説明

メッセージサイズがシステムに定義されている個別メッセージリミットを超えた場合に発生します。

### 対処

- 個別メッセージのサイズを増加してください。
- 制限なしのメッセージサイズを指定してください。

## KDAN20182-E

---

Invalid property value: aa....aa = bb....bb.

aa....aa : プロパティ名

bb....bb : プロパティ値

説明

- プロパティ値が指定されていない場合に発生します。
- 無効なプロパティ値が指定された場合に発生します。
- プロパティ値がパース可能な整数を有さない場合に発生します。

対処

有効なプロパティ値を指定してください。

## KDAN20183-E

---

Invalid property: aa....aa.

aa....aa : プロパティ名

説明

無効なプロパティ名が指定された場合に発生します。

対処

有効はプロパティ名を指定してください。

## KDAN20184-E

---

Failed to load destinations from store.

説明

永続化ストアから送信先の取得時に I/O エラーが発生しました。

対処

- ネットワーク接続が適切であることを確認してください。
- I/O デバイス / ドライバーが動作しているか確認してください。
- システム管理者にお問い合わせください。

## KDAN20185-E

---

Failed to load transactions from store.

説明

永続化ストアからトランザクションの取得時に I/O エラーが発生しました。

対処

- ネットワーク接続が適切であることを確認してください。
- I/O デバイス / ドライバーが動作しているか確認してください。

- システム管理者にお問い合わせください。

## KDAN20187-E

---

Failed to remove consumer aa....aa from store.

aa....aa : コンシューマー id

説明

- ファイルでアクセスエラーが発生しました。
- データが破損しています。
- コンシューマーを永続化ストアから削除する際に実行時エラーが発生しました。

対処

ファイルの権限が適切かどうか確認してください。

## KDAN20188-E

---

Failed to load consumers from store.

説明

- ブローカー起動時に不正な varhome のロケーションを指定した場合に発生します。
- 永続化ストアからコンシューマーの取得時に I/O エラーが発生しました。

対処

varhome のロケーションに指定した値が適切であることを確認してください。

## KDAN20194-E

---

Connection not authenticated.

説明

接続が認証されない場合に発生します。

対処

保守員にお問い合わせください。

## KDAN20196-E

---

Access Control class not defined for type aa....aa.

aa....aa : アクセス制御タイプ

説明

アクセス制御クラスが指定されていない場合に発生します。

対処

保守員にお問い合わせください。

## KDAN20202-E

---

aa....aa is not an administrator

aa....aa : ユーザ名

説明

指定されたユーザは管理者権限がありません。

対処

該当ユーザは管理者権限があることを確認してください。

## KDAN20203-E

---

Failed to load transaction acknowledgements from store.

説明

永続化ストアからトランザクション応答確認の取得時に I/O エラーが発生しました。

対処

ネットワーク接続が適切であることを確認してください。

## KDAN20204-E

---

Failed to clear the transaction acknowledgement file: aa....aa.

aa....aa : ファイル名

説明

内部エラーが発生しました。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN20205-E

---

Failed to persist acknowledgement aa....aa for transaction bb....bb.

aa....aa : 応答確認

bb....bb : トランザクション id

説明

内部エラーが発生しました。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN20206-E

---

No such service: aa....aa.

aa....aa : サービス名

説明

不正なサービス名を指定した場合に発生します。

対処

指定したサービス名が適切であることを確認してください。

## KDAN20207-E

---

Unable to unsubscribe to consumer with a durable name of aa....aa and a client id of bb....bb - consumer does not exist.

aa....aa : デュアラブル名

bb....bb : コンシューマー名

説明

すでに破棄されているコンシューマーをアンサブスクライブしようとした場合に発生します。

対処

コンシューマーがすでにアンサブスクライブされていない場合だけ、アンサブスクライブしてください。

## KDAN20209-E

---

Failed to remove acknowledgements for transaction aa....aa.

aa....aa : トランザクション id

説明

指定されたトランザクション id のすべての応答確認を削除するときに実行時例外が発生しました。

対処

ログファイルを確認した上で、適切な措置をしてください。

## KDAN20210-E

---

Cannot use Transaction ID aa....aa : ID is currently in use.

aa....aa : トランザクション id

説明

指定されたトランザクション id がすでに存在しており、使用中の場合に発生します。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN20211-E

---

Error storing information associated with Transaction aa....aa : data may be lost if the broker exits before the transaction completed.

aa....aa : トランザクション id

### 説明

トランザクションに関連する情報を保存している時にファイルが適切な権限を持っていない場合に発生します。

### 対処

ファイルベースの権限が適切かどうか確認してください。

## KDAN20212-E

---

Cannot create Destination aa....aa - the destination already exists.

aa....aa : 送信先名

### 説明

すでに存在する送信先を再度作成しようとしたときに発生します。

### 対処

送信先にユニークな名前を指定してください。

## KDAN20215-E

---

Forbidden authenticated name aa....aa from service bb....bb[cc....cc] on administration destination.

aa....aa : プリンシパル名

bb....bb : サービス名

cc....cc : サービスタイプ

### 説明

- 非アドミンサービスが送信先にアクセスしようとしたときに発生します。
- 制限されたアドミンサービスが送信先にアクセスしようとしたときに発生します。

### 対処

- 送信先にアクセスするには ADMIN サービスを使用してください。
- 送信先にアクセスするためのアクセスを ADMIN サービスに与えてください。

## KDAN20221-E

---

Failed to load configuration change records from store.

### 説明

内部エラーが発生しました。

### 対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20222-E

---

Failed to persist configuration change record with timestamp aa....aa.

aa....aa : タイムスタンプ

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20223-E

---

No properties modified for service: aa....aa.

aa....aa : サービス名

説明

指定したポート番号が不正です。

対処

指定した数値が正しいことを確認してください。

## KDAN20224-E

---

Unable to destroy destination: aa....aa, because bb....bb

aa....aa : 送信先名

bb....bb : エラーの原因

説明

- 指定された送信先がデッドメッセージキューであり、デッドメッセージキューは削除できません。
- 送信先が存在しません。
- 無効な送信先 id が指定されました。

対処

- 送信先がデッドメッセージキューでないことを確認してください。
- 有効な送信先を指定してください。

## KDAN20225-E

---

The Destination of aa....aa contains invalid characters.

aa....aa : JMQ 送信先の情報

説明

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

指定された送信名が無効な文字を含んでいます。

対処

有効な送信先名を指定してください。

## KDAN20226-E

---

Could not resume service: aa....aa, because bb....bb

aa....aa : 送信先名

bb....bb : 例外メッセージ

説明

- 無効なサービス名が指定されました。
- サービスが一時停止 / 再開できませんでした。

対処

有効なサービス名を指定していることを確認してください。

## KDAN20227-E

---

Durable subscription aa....aa:bb....bb is already active on destination cc....cc.

aa....aa : デュアラブル名

bb....bb : クライアント id

cc....cc : 送信先 id

説明

指定されたデュアラブルサブスクライバーが送信先ですすでにアクティブです。

対処

ユニークなデュアラブルサブスクライバーを作成してください。

## KDAN20228-E

---

Failed to clear all records from configuration change record tables.

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20232-E

---

Access non-administration destination aa....aa denied for restricted administration service bb....bb.

aa....aa : 送信先名

bb....bb : サービス名

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20234-E

---

Failed to persist consumer list for message aa....aa.

aa....aa : メッセージ id

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20235-E

---

Cannot remove lock file.

説明

ソケット作成時に I/O エラーが発生しました。ロックファイルを削除できませんでした。

対処

ロックファイルの権限とネットワーク接続が適切であることを確認してください。

## KDAN20236-E

---

Failed to load message aa....aa from store.

aa....aa : メッセージ id

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20237-E

---

Connection logged out.

説明

- 無効な認証タイプが指定されました。
- 認証プロトコルハンドラが指定されていません。

対処

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

保守員に問い合わせてください。

## KDAN20238-E

---

Invalid client ID aa....aa.

aa....aa : クライアントから送信されたクライアント ID

説明

- コネクションコンシューマ作成時にクライアント id が null になっています。
- クライアント ID 設定時にクライアント ID が null または空白になっています。

対処

有効なクライアント ID 値を指定してください ( null や空白を除く )

## KDAN20239-E

---

Minimum threads aa....aa greater than maximum threads bb....bb.

aa....aa : 最小スレッド値

bb....bb : 最大スレッド値

説明

最小スレッド値が最大スレッド値より大きい場合に発生します。

対処

最小スレッド値が常に最大スレッド値より小さいことを確認してください。

## KDAN20240-E

---

Failed to persist property aa....aa.

aa....aa : プロパティ名

説明

プロパティ更新時に内部エラーが発生しました。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN20241-E

---

Failed to load properties from store.

説明

- ファイルからプロパティ情報を取得時にアクセスエラーが発生しました。
- データが破損しています。

対処

ファイルの権限が適切かどうか確認してください。

## KDAN20242-E

---

Verification of persistent store version failed with exception.

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20243-E

---

Unable to set thread values to min=aa....aa max=bb....bb.

aa....aa : 最小値

bb....bb : 最大値

説明

最大スレッド値より大きい最小スレッド値を設定しようとしたときに発生します。

対処

最小スレッド値が最大スレッド値より小さいことを確認してください。

## KDAN20244-E

---

Unexpected Broker Exception: [aa....aa].

aa....aa : 例外メッセージ

説明

ブローカー内部エラーの理由で例外が発生しました。

対処

ログファイルを確認した上で、適切な措置をしてください。

## KDAN20245-E

---

Cannot store message aa....aa on destination bb....bb. The message limit (maxNumMsgs) of cc....cc has been reached.

aa....aa : sysmsgid

bb....bb : 送信先名

cc....cc : リミット

説明

送信先のメッセージ数が最大値を超えている場合に発生します。

対処

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

送信先の最大メッセージ数を増加してください。

## KDAN20246-E

---

Cannot store message aa....aa on destination bb....bb. The byte limit (maxTotalMsgBytes) of cc....cc bytes has been reached.

aa....aa : sysmsgid

bb....bb : 送信先名

cc....cc : リミット

#### 説明

送信先の総メッセージバイトサイズが最大値を超えた場合に発生します。

#### 対処

送信先の総メッセージバイト数を増加してください。

## KDAN20247-E

---

Cannot store message aa....aa on destination bb....bb. The message size of cc....cc bytes is larger than the individual message byte limit (maxBytesPerMsg) of dd....dd bytes.

aa....aa : sysmsgid

bb....bb : 送信先名

cc....cc : リミット

dd....dd : 超えた値

#### 説明

メッセージサイズが個別メッセージの最大サイズ(バイト数リミット)を超えた場合に発生します。

#### 対処

送信先の個別メッセージサイズを増加してください。

## KDAN20254-E

---

Port number conflict. Please use different port numbers for TCP and HTTP services.

#### 説明

指定されたポート番号が使用中である場合に発生します。

#### 対処

ユニークなポート番号を指定してください。

## KDAN20256-E

---

Cannot add durable consumer aa....aa. No ClientID was set on connection.

aa....aa : コンシューマー ID

説明

コンシューマーの作成時に接続に対してクライアント ID が設定されていない場合に発生します。

対処

接続に対して有効なクライアント ID を設定してください。

## KDAN20257-E

---

The thread pool maximum for service aa....aa cannot be set to bb....bb.

aa....aa : サービス名

bb....bb : 最大スレッド数

説明

最大スレッド数が 0 (ゼロ) に設定されている場合に発生します。

対処

最大スレッド数を 0 (ゼロ) より大きい値に設定してください。

## KDAN20260-E

---

Failed to clear transactions that are not in state aa....aa, all transactions will be cleared.

aa....aa : 除外するトランザクションの状態

説明

指定された状態にないすべてのトランザクションのクリア時にランタイム例外が発生しました。

対処

詳細はログファイルを参照し、対策を施してください。

## KDAN20261-E

---

Broker is shutting down.

説明

CJMSP のシャットダウン中に CJMSP に対して操作をした場合に発生します。

対処

CJMSP が実行中であることを確認してください。

## KDAN20262-E

---

Failed to upgrade configuration change record.

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

#### 説明

コンフィギュレーション変更レコードのアップグレード時に I/O エラーが発生します。

#### 対処

ファイルが適切なアクセス権限を有することを確認してください。

## KDAN20263-E

---

Failed to parse message from a VRecord for destination aa....aa.

aa....aa : 送信先名

#### 説明

内部エラーが発生しました。

#### 対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20264-E

---

Failed to remove destination aa....aa.

aa....aa : 送信先名

#### 説明

内部エラーが発生しました。

#### 対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20265-E

---

Failed to load messages for destination aa....aa from store.

aa....aa : 送信先名

#### 説明

内部エラーが発生しました。

#### 対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20266-E

---

Failed to release message directory aa....aa for destination bb....bb.

aa....aa : ディレクトリ名

bb....bb : 送信先名

#### 説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20267-E

---

Failed to load message directory aa....aa for destination bb....bb.

aa....aa : ディレクトリ名

bb....bb : 送信先名

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20268-E

---

Got exception while reading packet size from file aa....aa.

aa....aa : ファイル名

説明

レコードの読み込み時に I/O エラーが発生しました。

対処

ファイルはプロパティ権限があり、破損していないことを確認してください。

## KDAN20269-E

---

Resetting messages failed; failed to remove all files in aa....aa.

aa....aa : ディレクトリ名

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20273-E

---

Failed to upgrade messages.

説明

旧ストアからメッセージをアップグレードする際、I/O エラーが発生しました。

対処

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

メッセージストアが適切な権限を有することを確認してください。

## KDAN20274-E

---

Failed to upgrade properties from aa....aa to bb....bb.

aa....aa : 旧ファイル

bb....bb : バックアップファイル

説明

旧ストアからプロパティをアップグレードする際、I/O エラーが発生しました。

対処

メッセージストアが適切な権限を有することを確認してください。

## KDAN20275-E

---

Failed to upgrade durables from aa....aa to bb....bb.

aa....aa : 旧ファイル

bb....bb : バックアップファイル

説明

旧ストアからコンシューマーをアップグレードする際、I/O エラーが発生しました。

対処

メッセージストアが適切な権限を有することを確認してください。

## KDAN20276-E

---

Failed to upgrade transaction acknowledgement from aa....aa to bb....bb.

aa....aa : 旧ファイル

bb....bb : バックアップファイル

説明

旧ストアからトランザクションの確認応答をアップグレードする際、I/O エラーが発生しました。

対処

メッセージストアが適切な権限を有することを確認してください。

## KDAN20277-E

---

Failed to upgrade transactions from aa....aa to bb....bb.

aa....aa : 旧ファイル

bb....bb : バックアップファイル

説明

旧ストアからトランザクションをアップグレードする際、I/O エラーが発生しました。

対処

メッセージストアが適切な権限を有することを確認してください。

## KDAN20278-E

---

Failed to upgrade destinations from aa....aa to bb....bb.

aa....aa : 旧ファイル

bb....bb : バッキングファイル

説明

旧ストアから送信先をアップグレードする際、I/O エラーが発生しました。

対処

メッセージストアが適切な権限を有することを確認してください。

## KDAN20279-E

---

Failed to load configuration change records from old store aa....aa.

aa....aa : 旧ファイル

説明

旧ストアからコンフィギュレーション変更レコードを更新する際、I/O エラーが発生しました。

対処

永続化ストアの権限が適切かどうか確認してください。

## KDAN20280-E

---

Could not compact destinations, because aa....aa

aa....aa : 例外文字列

説明

"cjmsicmd compact dst" コマンドを使用し、送信先を圧縮する際、送信先が一時停止されていません。

対処

圧縮する前 ("cjmsicmd pause dst" コマンドを使用する前) にすべての送信先を一時停止してください。

## KDAN20281-E

---

Could not compact destination: aa....aa, because bb....bb

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

aa....aa : 送信先名

bb....bb : 例外文字列

#### 説明

"cjmsicmd compact dst -n <destination name> -t <destination type>" コマンドを使用し、単一送信先を圧縮する際、その送信先が一時停止されていません。

#### 対処

圧縮する前 ("cjmsicmd pause dst -n <destination name> -t <destination type>" コマンドを使用する前) に該当送信先を一時停止してください。

## KDAN20292-E

---

The following destination cannot be created: aa....aa. Destination names starting with "bb....bb" are reserved for internal Message Queue use. They cannot be created administratively.

aa....aa : 送信先名

bb....bb : 内部送信先名の接頭辞 (例: mq)

#### 説明

送信先を作成する際、送信先名が "mq." から始まる場合、送信先が作成されません。

#### 対処

送信先名が "mq.(dot)" から始まらないように注意してください。

## KDAN20293-E

---

Cannot create property file aa....aa.

aa....aa : プロパティファイル

#### 説明

properties ファイルの作成に指定されたパスが誤っている場合に発生します。

#### 対処

var ディレクトリパスが有効であることを確認してください。

## KDAN20294-E

---

Max Producer Count for aa....aa cannot be set to 0.

aa....aa : 送信先名

#### 説明

キュー・トピック送信先の最大プロデューサ数が0 (ゼロ) に設定されています。

#### 対処

送信先の最大プロデューサ数が0 (ゼロ) より大きな値に設定されていることを確認してください。

## KDAN20295-E

---

Max Consumer Count for aa....aa cannot be set to 0.

aa....aa : 送信先名

### 説明

キュー送信先の最大コンシューマ数が0 (ゼロ) に設定されています。

### 対処

送信先の最大コンシューマ数が0 (ゼロ) より大きな値に設定されていることを確認してください。

## KDAN20296-E

---

Support for feature aa....aa is unavailable on destination bb....bb, please upgrade to the Enterprise Edition to enable this feature.

aa....aa : 送信先の監視

bb....bb : 送信先名

### 説明

- 送信先の監視機能が有効になっていません。
- ローカルでない送信先がローカル送信先のスコープを使用しようとしています。
- 無効な最大アクティブコンシューマ数が指定されています。
- 無効な最大アクティブバックアップコンシューマ数が指定されています。

### 対処

- 送信先の監視機能を有効にしてください。
- 有効な送信先スコープを指定してください。
- 有効な最大アクティブコンシューマ数を指定してください。
- 有効な最大アクティブバックアップコンシューマ数を指定してください。

## KDAN20298-E

---

Consumer cannot be added to destination aa....aa, limit of bb....bb consumers would be exceeded.

aa....aa : 送信先

bb....bb : 最大コンシューマ数

### 説明

CJMSP 内送信先において制限値を超過した数のコンシューマを作成しようとした場合に発生します。

### 対処

- 処理が終了しているコンシューマを終了してください。
- 送信先に該当する最大コンシューマ数を増加させてください。

## KDAN20299-E

---

Producer cannot be added to destination aa....aa, limit of bb....bb producers would be exceeded.

aa....aa : 送信先

bb....bb : 最大プロデューサ数

説明

CJMSP 内送信先において制限値を超過した数のプロデューサを作成しようとした場合に発生します。

対処

- 処理が終了しているプロデューサを終了してください。
- 送信先に該当する最大プロデューサ数を増加させてください。

## KDAN20300-E

---

Producers are not allowed to produce messages to a monitoring destinations aa....aa.

aa....aa : 送信先

説明

デッドメッセージキューに対してメッセージを作成しようとした場合に発生します。

対処

デッドメッセージキュー用にプロデューサを作成できません。別の送信先を指定してください。

## KDAN20301-E

---

Autocreation of bb....bb destinations is not allowed, destination aa....aa must be administratively created before it can be monitored.

aa....aa : 送信先名

bb....bb : 送信先種別

説明

imq.autocreate.queue プロパティまたは imq.autocreate.topic プロパティの指定値が false です。

対処

imq.autocreate.queue プロパティまたは imq.autocreate.topic プロパティの値を true に設定してください。

## KDAN20303-E

---

Failed to move message aa....aa from destination bb....bb to destination cc....cc.

aa....aa : メッセージ id

bb....bb : ソース送信先

cc....cc : ターゲット送信先

説明

旧送信先からのメッセージの移動に失敗しました。

対処

旧ストアの権限が適切であることを確認してください。

## KDAN20304-E

---

The size [ aa....aa bytes ] of packet bb....bb is larger than the individual packet limit of cc....cc bytes, rejecting packet.

aa....aa : パケットサイズ

bb....bb : パケット

cc....cc : 最大パケットサイズ

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20305-E

---

The useDMQ attribute cannot be changed on the Dead Message Queue.

説明

デッドメッセージキューの属性の変更時に "Use Dead Message Queue" オプションが選択されている場合に発生します。

対処

デッドメッセージキューの "Use Dead Message Queue" 属性が変更できません。

## KDAN20306-E

---

Dead Message retains on its original destination.

説明

デッドメッセージキューにメッセージを配置する際、問題が発生しました。

対処

保守員にお問い合わせください。

## KDAN20307-E

---

FLOW\_CONTROL is not a legal behavior for the Dead Message Queue.

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

#### 説明

デッドメッセージキューの限界で動作が FLOW\_CONTROL に設定されています。

#### 対処

FLOW\_CONTROL 限界動作がデッドメッセージキューに適用されません。これは制限事項です。次の有効な限界動作を指定してください。

- REMOVE\_OLDEST
- REJECT\_NEWEST
- REMOVE\_LOW\_PRIORITY

## KDAN20308-E

---

Number of Producers cannot be changed on the Dead Message Queue.

#### 説明

デッドメッセージキューのプロデューサ数が 0 (ゼロ) からほかの整数値に変更された場合に発生します。

#### 対処

デッドメッセージキュー用のプロデューサを作成できません。別の送信先を指定してください。

## KDAN20309-E

---

The Dead Message Queue cannot be destroyed.

#### 説明

"cjmsicmd destroy dst -n <送信先名> -t <送信先種別>" を使用し、デッドメッセージキューを破棄しようとした場合に発生します。

#### 対処

デッドメッセージキューが CJMSP の内部処理に使用されるため、削除できません。

## KDAN20310-E

---

Failed to load a destination.

#### 説明

送信先に該当するファイルストア内のファイルが破損している場合に発生します。

#### 対処

CJMSP を再起動してください。新送信先ファイルが作成されますが、旧送信先データが失われます。

## KDAN20311-E

---

Failed to load a consumer.

説明

コンシューマーに該当するファイルストア内のファイルが破損している場合に発生します。

対処

CJMSP を再起動してください。新コンシューマーファイルが作成されますが、旧コンシューマーデータが失われます。

## KDAN20312-E

---

Failed to load a property.

説明

プロパティに該当するファイルストア内のファイルが破損している場合に発生します。

対処

CJMSP を再起動してください。新プロパティファイルが作成されますが、旧プロパティデータが失われます。

## KDAN20313-E

---

Failed to load a transaction.

説明

トランザクションに該当するファイルストア内のファイルが破損している場合に発生します。

対処

CJMSP を再起動してください。新トランザクションファイルが作成されますが、旧トランザクションデータが失われます。

## KDAN20314-E

---

Failed to load a transaction acknowledgement.

説明

トランザクション確認応答に該当するファイルストア内のファイルが破損している場合に発生します。

対処

CJMSP を再起動してください。新トランザクション確認応答ファイルが作成されますが、旧トランザクション確認応答データが失われます。

## KDAN20315-E

---

Failed to load a destination from the old store.

説明

旧ストアから送信先をロードする際、エラーが発生しました。

対処

旧ストアの権限が適切であることを確認してください。

## KDAN20316-E

---

Failed to load a consumer from the old store.

説明

旧ストアからコンシューマーをロードする際、エラーが発生しました。

対処

旧ストアの権限が適切であることを確認してください。

## KDAN20317-E

---

Failed to load a property from the old store.

説明

旧ストアからプロパティをロードする際、エラーが発生しました。

対処

旧ストアの権限が適切であることを確認してください。

## KDAN20318-E

---

Failed to load a transaction from the old store.

説明

旧ストアからトランザクションをロードする際、エラーが発生しました。

対処

旧ストアの権限が適切であることを確認してください。

## KDAN20319-E

---

Failed to load a transaction acknowledgement from the old store.

説明

旧ストアからトランザクション確認応答をロードする際、エラーが発生しました。

対処

旧ストアの権限が適切であることを確認してください。

## KDAN20320-E

---

Failed to reestablish database connection to aa....aa.

aa....aa : データベース URL

### 説明

コネクションプールにあるすでに終了されたアイドルコネクションに対して新たにコネクションを作成しようとしたとき、データベースエラーが発生しました。

### 対処

データベース接続が正常であることを確認してください。

## KDAN20321-E

---

Failed to attach to a consumer to shared consumer bb....bb on

topic aa....aa:number of subscribers dd....dd is at or above the limit

of cc....cc

aa....aa : 送信先

bb....bb : サブスクライバ

cc....cc : 最大アクティブコンシューマー集

dd....dd : 作成されたサブスクライバ数

### 説明

作成済みコンシューマー数が所定最大値に等しい場合に発生します。

## KDAN20322-E

---

Unable to unsubscribe to subscription with a durable name of aa....aa and a client id of bb....bb - Destination cc....cc and its associated consumers have been destroyed.

aa....aa : 永続的サブスクライバー名

bb....bb : クライアント ID

cc....cc : 送信先名

### 説明

サブスクライバー名に該当するコンシューマーがすでに削除されている場合に発生します。

### 対処

コンシューマーが存在することを確認してください。

## KDAN20323-E

---

JAAS authentication configuration name index not defined.

説明

JAAS 認証名が設定されていない場合に発生します。

対処

JAAS 認証用に正当なコンフィギュレーション名を設定してください。

## KDAN20324-E

---

Message aa....aa already exists in destination bb....bb.

aa....aa : メッセージ ID

bb....bb : 送信先名

説明

指定されたメッセージが送信先内にすでに存在している場合に発生します。

## KDAN20325-E

---

Unable to get loopback IP address on the system for validation of broker address aa....aa.

説明

ループバックインタフェースの IP アドレスの取得に失敗しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20327-E

---

Failed to load destination aa....aa from store.

aa....aa : 送信先

説明

1. データベーステーブル内のデータが破損しています。
2. 送信先を取得する際、データベースエラーが発生しました。

対処

データベース接続が正常であることを確認してください。

## KDAN20328-E

---

Failed to remove consumer states for destination aa....aa.

aa....aa : 送信先名

説明

1. データベーステーブル内のデータが破損しています。
2. 送信先のコンシューマー状態を削除する際、データベースエラーが発生しました。

対処

データベース接続が正常であることを確認してください。

## KDAN20330-E

---

Failed to load acknowledgements for transaction aa....aa.

aa....aa : トランザクション ID

説明

1. データベーステーブル内のデータが破損しています。
2. トランザクションの確認応答を取得する際、データベースエラーが発生しました。

対処

データベース接続が正常であることを確認してください。

## KDAN20331-E

---

Failed to get message counts for broker aa....aa from database.

aa....aa : ブローカー ID

説明

- データベーステーブル内のデータが破損しています。
- CJMSP のメッセージ数を戻す際、データベースエラーが発生しました。

対処

データベース接続が正常であることを確認してください。

## KDAN20333-E

---

Failed to remove property aa....aa from store.

aa....aa : プロパティ名

説明

- データベーステーブル内のデータが破損しています。
- プロパティを削除する際、データベースエラーが発生しました。

対処

データベース接続が正常であることを確認してください。

## KDAN20335-E

---

Failed to load transactions for broker aa....aa from store.

aa....aa : ブローカー id

説明

- データベーステーブル内のデータが破損しています。
- データベースエラーが発生しました。

対処

データベース接続が正常であることを確認してください。

## KDAN20341-E

---

Unable to load destination aa....aa.

aa....aa : 送信先名

説明

送信先を継続的にアクセスした場合に、I/O エラーが発生しました。

対処

適切な権限を使用すればファイルストアがアクセス可能であることを確認してください。

## KDAN20342-E

---

Cannot stop service which is not running.

説明

実行中でないサービスを停止しようとした場合に発生します。

対処

停止する前にサービスが実行中であることを確認してください。

## KDAN20343-E

---

Cannot start service which is not paused.

説明

一時停止されていないサービスを開始しようとした場合に発生します。

対処

開始する前にサービスが一時停止されていることを確認してください。

## KDAN20360-E

---

Acknowledgement aa....aa for bb....bb exists already.

aa....aa : 確認応答

bb....bb : トランザクション ID

説明

メッセージに対する確認応答がすでに存在する場合に発生します。

対処

メッセージの確認応答が一回だけであることを確認してください。

## KDAN20361-E

---

Connection aa....aa is closing.

aa....aa : コネクション ID

説明

非持続的コンシューマー・サブスクライバを終了するときにコネクションが切断され、破棄された場合に発生します。コンシューマーが終了されません。

対処

コンシューマーを終了する際、コネクションがオープン状態にあることを確認してください。共有のコネクションの場合、一つのスレッドがコネクションに対して操作している間に別のスレッドがコネクションを終了しないように注意してください。

## KDAN20362-E

---

No session found for consumer aa....aa on connection bb....bb.

aa....aa : コンシューマー uid

bb....bb : コネクション uid

説明

コンシューマーの破棄時に、セッションが終了され、破棄されています。

対処

コンシューマーを終了する際、セッションがオープン状態にあることを確認してください。

## KDAN20371-E

---

Auto-creation of destination aa....aa is not allowed on service bb....bb because service restriction cc....cc is in effect.

aa....aa : 送信先名

bb....bb : サービス名

cc....cc : サービス制限

説明

内部エラーが発生しました。

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20372-E

---

Creation of producer on topic aa....aa is not allowed on service bb....bb because service restriction cc....cc is in effect.

aa....aa : 送信先名

bb....bb : サービス名

cc....cc : サービス制限

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20373-E

---

Creation of consumer on topic aa....aa is not allowed on service bb....bb because service restriction cc....cc is in effect.

aa....aa : 送信先名

bb....bb : サービス名

cc....cc : サービス制限

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20381-E

---

Missing operator )

説明

メッセージコンシューマの作成時に無効なメッセージセクター式 ( 直角括弧が抜けている ) が指定されました。コンシューマが作成されません。

対処

SQL92 構文を基にした有効なセクター式を指定してください。

## KDAN20382-E

---

Invalid Character : '!

説明

メッセージコンシューマの作成時に無効なメッセージセクター式 ( BETWEEN が使用されている ) が指定されました。コンシューマが作成されません。

対処

SQL92 構文を基にした有効なセクター式を指定してください。

## KDAN20383-E

---

Temporary destination belongs to a closed connection or another connection - aa....aa.

aa....aa : 一時送信先名

説明

すでに終了されたコネクションまたはほかのコネクションの一時送信先をアクセスしようとした場合に発生します。

対処

すでに終了されたコネクションまたはほかのコネクションの一時送信先はアクセスできません。

## KDAN20390-E

---

Unable to start Broker with an instance name of bb....bb. The instance directory aa....aa does not have the correct permissions. Exiting.

aa....aa : ブローカーの現在名

bb....bb : インスタンスディレクトリ名

説明

インスタンスディレクトリはリードまたはライトの権限がありません。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20450-E

---

No Destination Type was set on the command.

説明

送信先種別が指定されていません。

対処

送信先種別として q (キュー) または t (トピック) を指定してください。

## KDAN20451-E

---

No Destination Name was set on the command.

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

#### 説明

送信先名が指定されていません。

#### 対処

妥当な送信先名を指定してください。

## KDAN20452-E

---

Unable to create destination: aa....aa, because bb....bb

aa....aa : 送信先名

bb....bb : 理由

#### 説明

1. 送信先の作成時に、ブローカーがシャットダウンされました。
2. 指定された送信先が既存でした。

#### 対処

1. ブローカーが実行中であることを確認してください。
2. 指定された送信先がすでに存在しないことを確認してください。

## KDAN20453-E

---

Unable to set/update attributes destination: aa....aa, because bb....bb

aa....aa : 送信先名

bb....bb : 例外メッセージ

#### 説明

ストア内に指定された送信先が存在しません。

#### 対処

ストア内に指定された送信先が存在することを確認してください。

## KDAN20495-E

---

Broker cannot be started.

#### 説明

次の場合に発生します。

- 指定されたインスタンス名が予約デバイス名の場合
- 指定したパスに書き込み権限がない場合
- 指定したパスが不正な場合

#### 対処

インスタンス名を変更してください。

パスの指定が正しいことを確認してください。

## KDAN20496-E

---

Broker cannot be started since the default services(jms/admin) are not started.

### 説明

jms および admin サービスが実行されていません。

### 対処

詳細にはエラーログファイルを参照し, jms および admin サービスが開始されるように適切な処理をしてください。

## KDAN20497-E

---

Destination logger: Can't log to destination:aa....aa.

aa....aa : トピック送信先

### 説明

ログファイルへメッセージを出力する場合に発生します。考えられる原因としては次のことがあります。

- ログファイルにメッセージを書き込むときに I/O エラーが発生しました。

### 対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20498-E

---

Could not get or configure logging destination aa....aa. Closing destination logger:bb....bb.

aa....aa : トピック送信先

bb....bb : 例外

### 説明

ログファイルへメッセージを出力する場合に発生します。考えられる原因としては次のことがあります。

- ストア内に指定された送信先が存在しません。

### 対処

ストア内に指定された送信先が存在することを確認してください。

## KDAN20499-E

---

Uncaught Exception in thread aa....aa.

aa....aa : スレッド

### 説明

内部エラーが発生しました。

### 対処

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20500-E

---

error with properties

説明

パケットレファレンスからプロパティを取得する際に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20501-E

---

trying to timeout a non-TIMEOUT thread

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20502-E

---

attempting to destroy unknown thread aa....aa

aa....aa : ハンドラ ID

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20503-E

---

Unexpected Exception or Error

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20504-E

---

loading memory manager

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20506-E

---

Error closing portmapper

説明

サーバソケットを終了する際、I/O エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20507-E

---

assigning read for aa....aa to available thread bb....bb.

aa....aa : IMQIPConnection

bb....bb : オペレーション Runnable

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20508-E

---

Internal Error, unable to convert old packet.

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20509-E

---

Requested removal of producer aa....aa which is not associated with connection bb....bb.

aa....aa : プロデューサ UID

bb....bb : コネクション UID

説明

要求されたプロデューサが現在のコネクションに関連しない場合に発生します。

対処

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20510-E

---

Requested removal of session aa....aa which is not associated with connection bb....bb.

aa....aa : セッション UID

bb....bb : コネクション UID

説明

要求されたセッションが現在のコネクションに関連しない場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20511-E

---

starting paused service aa....aa.

aa....aa : IMQ ダイレクトサービスオブジェクト

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20513-E

---

Cannot deliver message to aa....aa.

aa....aa : コンシューマオブジェクト

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20514-E

---

Cannot determine behavior from imq.packet.read.override = aa....aa not one of the valid setting [heap,direct].

aa....aa : imq.packet.read.override プロパティの値

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20515-E

---

Cannot determine behavior from jmq.packet.fill.override = aa....aa not one of the valid setting [heap,direct].

aa....aa : jmq.packet.fill.override プロパティの値

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20516-E

---

Received out of memory error trying to shutdown.

説明

JVM ヒープサイズを超えた場合に発生します。

対処

JVM ヒープサイズを増加させてください。

## KDAN20517-E

---

Internal Error: Received unexpected exception processing connection closing connection

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20519-E

---

Internal error, got interrupted exception.

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20520-E

---

Unable to allocate connection aa....aa on service bb....bb , closing

aa....aa : IMQIPConnection

bb....bb : コネクション名

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

#### 説明

内部エラーが発生しました。

#### 対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20521-E

---

Connection going away

#### 説明

内部エラーが発生しました。

#### 対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20522-E

---

Closing destination logger.

#### 説明

ログヘメッセージを出版する際、例外が発生しました。

#### 対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20524-E

---

Address is not an IPv4 or IPv4-mapped IPv6 address.

#### 説明

指定された IP アドレスが IPv4 アドレスではない場合に発生します。

#### 対処

IPv4 アドレスを指定してください。

## KDAN20526-E

---

JMSServiceReply has no return property values.

#### 説明

JMSServiceReply の戻り値にプロパティ値がない場合に発生します。

#### 対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20527-E

---

JMSServiceReply is missing boolean property - aa....aa.

aa....aa : JMSServiceReply プロパティ値

説明

JMSServiceReply からブール型のプロパティを取得する際に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20528-E

---

JMSServiceReply is missing int property - aa....aa.

aa....aa : プロパティ

説明

JMSServiceReply から int 型のプロパティを取得する際に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20529-E

---

JMSServiceReply is missing long property - aa....aa.

aa....aa : プロパティ

説明

JMSServiceReply から long 型のプロパティを取得する際に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20530-E

---

JMSServiceReply is missing string property - aa....aa.

aa....aa : プロパティ

説明

JMSServiceReply から string 型のプロパティを取得する際に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20531-E

---

Cannot make a NumericValue from a aa....aa.

aa....aa : オブジェクトクラス名

### 説明

Number のサブクラスに属しないオブジェクトを数値にキャストしようとした場合に発生します。

### 対処

指定されたオブジェクトが null でない場合, Number のサブクラスに属することを確認してください。

## KDAN20532-E

---

PropertyValueComparator: Invalid types for comparison between aa....aa and bb....bb.

aa....aa : SQL 構文 compare オブジェクト

bb....bb : SQL 構文 comparable オブジェクト

### 説明

無効な型比較をした場合に発生します。

### 対処

Compare オブジェクトおよび comparable オブジェクトは同一のタイプ(型)でなければなりません。

## KDAN20533-E

---

Selector must evaluate to a java.lang.Boolean. Instead evaluated to a aa....aa.

aa....aa : SQL-92 式

### 説明

セレクター式の評価結果がブール値でない場合に発生します。

### 対処

セレクター式の評価結果がブール値である必要があります。

## KDAN20535-E

---

Cannot use a static CharStream class with a non-static lexical analyzer.

### 説明

内部エラーが発生しました。

### 対処

内部例外のため, 保守員にお問い合わせください。

## KDAN20536-E

---

Ignoring invalid lexical state : aa....aa. State unchanged.

aa....aa : 字句状態

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部例外のため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20537-E

---

The LValue for BETWEEN must be a java.lang.Number. Found aa....aa

aa....aa : SQL 文

説明

セレクター式内の BETWEEN の左辺値が数値でない場合に発生します。

対処

左辺値が数値でなければなりません。

## KDAN20538-E

---

The START target for BETWEEN must be a numeric value. Found aa....aa

aa....aa : SQL 文

説明

セレクター式内の BETWEEN の下限値 (START target) が数値でない場合に発生します。

対処

BETWEEN の下限値 (START target) が数値でなければなりません。

## KDAN20539-E

---

The LIKE target must be a string. Found aa....aa.

aa....aa : SQL パターン

説明

セレクター式内の LIKE の対象が文字列ではありません。

対処

セレクター式内の LIKE の対象が文字列でなければなりません。

## KDAN20540-E

---

All TARGETS of a IN clause must be a String. Found a aa....aa.

aa....aa : SQL 値のリスト

説明

IN 節の対象のすべてが string (文字列) でない場合に、発生します。

対処

セレクター式内の IN 節のすべての対象が String (文字列) でなければなりません。

## KDAN20541-E

---

Source of IN clause must be a String. Found a aa....aa.

aa....aa : SQL 式

説明

IN 節のソースが文字列でない場合に発生します。

対処

IN 節のソースが文字列でなければなりません。

## KDAN20542-E

---

Bad packet magic number: aa....aa. Expecting: bb....bb.

aa....aa : 不正パケットマジックナンバー

bb....bb : 予想パケットマジックナンバー

説明

パケットのマジックナンバーが不正であるか、予想マジックナンバーに一致しない場合に発生します。

対処

保守員にお問い合わせください。

## KDAN20543-E

---

Bad packet version number: aa....aa. Expecting: bb....bb.

aa....aa : 不正パケットバージョン番号

bb....bb : 予想パケットバージョン番号

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20544-E

---

Can't unmarshall pkt

説明

パケットのプロパティのアンマーシャリングに失敗した場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20545-E

---

no data available

説明

パケットの読み込み中に `InterruptedException` のどれかが発生した場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20546-E

---

Trying to read aa....aa bytes. Already read bb....bb bytes.

aa....aa : 長さ

bb....bb : 数 (カウント)

説明

読み込み中に EOF 例外が発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20547-E

---

Can't marshall pkt

説明

パケットのヘッダーのマーシャリングに失敗した場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20548-E

---

Illegal address. Hostname missing : aa....aa.

aa....aa : アドレス

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

#### 説明

不正アドレスまたはホスト名が抜けている場合に発生します。

#### 対処

有効なホスト名を指定してください。

## KDAN20549-E

---

Illegal address. Port missing : aa....aa.

aa....aa : アドレス

#### 説明

mqtcp または mqssl のスキーム名に対してブローカー URL の不正なポート番号を指定した場合に発生します。

#### 対処

有効なポート番号を指定してください。

## KDAN20550-E

---

Illegal address. Unknown address scheme : aa....aa.

aa....aa : ブローカー URL

#### 説明

ブローカー URL に対して無効なスキーム名を指定した場合に発生します。

#### 対処

有効なスキーム名 (名称の先頭に mq) を指定してください。

## KDAN20551-E

---

Illegal address. Bad query string : aa....aa.

aa....aa : アドレス

#### 説明

ブローカー URL に対して無効なスキーム形式を指定した場合に発生します。

#### 対処

有効なスキーム形式を指定してください。スキームは次のようになります。

- mq://localhost:7676/jms

## KDAN20552-E

---

Can't read packet. Write in progress.

#### 説明

パケットへの書き込み中に、読み込みをしようとした場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20553-E

---

Packet has been destroyed

説明

すでに破棄済みのパケットを読み込もうとした場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20554-E

---

Packet size (aa....aa) is greater than the maximum allowed packet size (bb....bb). Discarding packet.

aa....aa : パケットサイズ

bb....bb : 最大パケットサイズ

説明

許可されている最大パケットサイズより大きいサイズのパケットを読み込もうとした場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20556-E

---

Can't write packet. Read in progress.

説明

パケットへの読み込み中に、書き込みをしようとした場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20557-E

---

Unsupported version of properties serialization [aa....aa].

aa....aa : バージョン

説明

現在のバージョンが予想バージョンに一致しません。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20558-E

---

No buffer to write

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20559-E

---

Internal Error: Invalid Acknowledge Packet processing cannot notify the client aa....aa

aa....aa : パケット情報

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20560-E

---

Bad Sysmessage ID

説明

メッセージ ID が ID:prefix から始まらない場合に発生します。

対処

メッセージ ID が ID:prefix から始まるように注意してください。

## KDAN20561-E

---

aa....aa: try to write integer at position bb....bb.

aa....aa : VRecordRAF 情報

bb....bb : レコードヘッダーサイズ

説明

特定の位置に整数を書き込む際に I/O エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20562-E

---

aa....aa: try to read an integer from position bb....bb.

aa....aa : VRecordRAF 情報

bb....bb : レコードヘッダーサイズ

説明

特定の位置から整数 (int 型) を読み込む際に I/O エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20563-E

---

aa....aa: try to read a long from position bb....bb.

aa....aa : VRecordRAF 情報

bb....bb : レコードヘッダーサイズ

説明

特定の位置から long 型値を書き込む際に I/O エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20564-E

---

aa....aa: try to write bb....bb bytes at position cc....cc.

aa....aa : VRecordRAF 情報

bb....bb : レコードヘッダーサイズ

cc....cc : インデックス

説明

特定の位置に複数バイトを書き込む際に I/O エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20565-E

---

aa....aa: try to read bb....bb bytes from position cc....cc.

aa....aa : VRecordRAF 情報

bb....bb : レコードヘッダーサイズ

cc....cc : インデックス

説明

特定の位置から複数バイトを読み込む際に I/O エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20566-E

---

aa....aa: try to position at position bb....bb.

aa....aa : VRecordRAF 情報

bb....bb : レコードヘッダーサイズ

説明

操作位置の検索時に I/O エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20567-E

---

aa....aa: try to write a long at position bb....bb.

aa....aa : VRecordRAF 情報

bb....bb : レコードヘッダーサイズ

説明

特定の位置に long 型値を書き込む際に I/O エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20568-E

---

aa....aa: try to read bb....bb bytes at position cc....cc.

aa....aa : VRecordRAF 情報

bb....bb : レコードヘッダーサイズ

cc....cc : インデックス

説明

特定の位置から複数バイトを読み込む際に I/O エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20569-E

---

aa....aa: try to write a short at position bb....bb.

aa....aa : VRecordRAF 情報

bb....bb : レコードヘッダーサイズ

説明

特定の位置に short 型値を書き込む際に I/O エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20570-E

---

Block size must be postive. Illegal block size: aa....aa.

aa....aa : vrfile ブロックサイズ

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20571-E

---

Growth factor must be postive. Illegal growth factor: aa....aa.

aa....aa : 成長ファクター

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20572-E

---

Failed to free vrecord:aa....aa:bb....bb:cc....cc.

aa....aa : パッキングファイルパス

bb....bb : Vrecord (Vレコード)

cc....cc : 例外

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20573-E

---

aa....aaCannot compact a file of version bb....bb.

aa....aa : パッキングファイル名

bb....bb : パッキングファイルバージョン

説明

ファイルを圧縮する際、パッキングファイルバージョンが現在のバージョンとの互

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

換性がない場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20574-E

---

aa....aaCannot write to a file of version bb....bb.

aa....aa : バックアップファイル名

bb....bb : バックアップファイルバージョン

説明

ファイルに書き込む際、バックアップファイルバージョンが現在のバージョンとの互換性がない場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20586-E

---

Failed to synchronize file: aa....aa.

aa....aa : バックアップファイル

説明

ディスクにデータを強引に書き込む際に I/O エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20587-E

---

Got exception while synchronizing data to disk.

説明

データをディスク上のデータと同期させる際に I/O エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20588-E

---

Failed to compact file: aa....aa.

aa....aa : バックアップファイル

説明

vrfile の圧縮時に I/O エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20589-E

---

Failed to free the corrupted vrecord: aa....aa.

aa....aa : 例外

説明

- VRFile が破損しています。
- 不正な Vrecord の解放時に I/O エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20590-E

---

Failed to synchronize data to disk for file: aa....aa.

aa....aa : vrfile

説明

データをディスクと同期させるときに I/O エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20591-E

---

Got IOException while closing transaction log file.

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20592-E

---

Failed to synchronize message stores.

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20593-E

---

Failed to synchronize persistence store for transaction log checkpoint.

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20597-E

---

Cannot access more than one stored property location.

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20598-E

---

Cannot load property from null location.

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20599-E

---

setProperty is not implemented, use updateProperty.

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20600-E

---

Illegal Internal Name aa....aa.

aa....aa : 送信先名

説明

内部送信名の接頭辞が mq ではありません。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20601-E

---

Missing type for monitoring aa....aa.

aa....aa : 送信先名

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20602-E

---

Illegal type aa....aa for monitoring. Only Metrics is valid [bb....bb].

aa....aa : 種別

bb....bb : 送信先名

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20603-E

---

Missing area for monitoring aa....aa.

aa....aa : 送信先名

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20604-E

---

Bad name for broker monitoring aa....aa should be bb....bb broker.

aa....aa : 送信先名

bb....bb : 内部送信先名の接頭辞

説明

内部エラーが発生しました。

対処

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

#### KDAN20605-E

---

Bad name for broker monitoring aa....aa should be bb....bb jvm.

aa....aa : 送信先名

bb....bb : 内部送信先名の接頭辞

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

#### KDAN20606-E

---

Missing destination type or list for broker destination monitoring aa....aa.

aa....aa : 送信先名

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

#### KDAN20607-E

---

Missing name for broker queue monitoring aa....aa.

aa....aa : 送信先名

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

#### KDAN20608-E

---

Missing name for broker topic monitoring aa....aa.

aa....aa : 送信先名

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20609-E

---

Illegal area aa....aa for monitoring bb....bb.

aa....aa : 領域 ( area )

bb....bb : 送信先名

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20610-E

---

Error sending metrics data.

説明

メトリックデータを出力ストリームへ書き込めない場合に発生します。原因としては、出力ストリームが正しく初期化されていないことやメトリックデータの書き込み時に何らかの IOException ( IO 例外 ) が発生したことなどが考えられます。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20611-E

---

Internal Error: removing consumer aa....aa from bb....bb.

aa....aa : コンシューマー UID

bb....bb : 送信先

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20612-E

---

Internal Error: bad stored selector[aa....aa], ignoring

aa....aa : セレクター

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20613-E

---

Internal Exception processing packet

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20614-E

---

Only Busy State Changed notifications supported on this class

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20615-E

---

shared clientID's not supported w/o cluster

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20616-E

---

Broker Internal Error: unexpected call acknowledgeMessage

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20617-E

---

Not Supported.

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20618-E

---

Internal error: moving message to null targets not supported.

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20619-E

---

Internal Error: No AckInfo for message aa....aa.

aa....aa : システムメッセージ ID

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20620-E

---

Unable to replace already delivered message.

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20621-E

---

Unable to replace partially acknowledged message.

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20622-E

---

Internal Error updating properties.

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

#### 説明

内部エラーが発生しました。

#### 対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20623-E

---

Internal Error checking ack on aa....aa for bb....bb.

aa....aa : メッセージ ID

bb....bb : コンシューマー UID

#### 説明

内部エラーが発生しました。

#### 対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20624-E

---

Internal Error: Received Unknown ack aa....aa for message bb....bb.

aa....aa : コンシューマー UID

bb....bb : メッセージ ID

#### 説明

内部エラーが発生しました。

#### 対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20626-E

---

Internal Error: received ack twice on aa....aa for bb....bb state is = cc....cc.

aa....aa : メッセージ ID

bb....bb : コンシューマー UID

cc....cc : コンシューマーメッセージペア

#### 説明

内部エラーが発生しました。

#### 対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20627-E

---

Error in processing ack on aa....aa for bb....bb.

aa....aa : メッセージ ID

bb....bb : コンシューマー UID

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20628-E

---

Internal Error: unknown interest for getConsumed on aa....aabb....bb.

aa....aa : メッセージ ID

bb....bb : コンシューマー UID

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20629-E

---

reference has been destroyed.

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20630-E

---

Internal Error: unknown interest for consumed on aa....aabb....bb.

aa....aa : メッセージ ID

bb....bb : コンシューマー UID

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20631-E

---

Internal Error: unknown interest for remove consumed on aa....aabb....bb.

aa....aa : メッセージ ID

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

bb....bb : コンシューマー UID

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20632-E

---

Unable to process ack

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20633-E

---

bad value aa....aa expected integer.

aa....aa : プロパティ値

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20634-E

---

Max Active Consumer count cannot be 0.

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20635-E

---

Internal Error aa....aa trying to add remote consumer to local dest.

aa....aa : 送信先情報

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20636-E

---

Internal Error: Invalid Ack Type :aa....aa.

aa....aa : 確認応答種別

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20637-E

---

Unable to process acknowledgement, Ignoring.

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20638-E

---

Message Gone, unable to update state of the message aa....aa.

aa....aa : パケットレファレンス

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20639-E

---

Detaching consumer aa....aa not currently attached to bb....bb.

aa....aa : コンシューマー

bb....bb : セッション

説明

コンシューマーの切り離し時指定されたコンシューマーが存在しない場合に発生します。

対処

コネクションが切断されていないことを確認してください。

## KDAN20640-E

---

Unable to clean up remote message aa....aa .

aa....aa : メッセージ情報

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20641-E

---

Error handling undeliverable

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20642-E

---

Internal error, unable to deliver aa....aa:bb....bb.

aa....aa : コンシューマー UID

bb....bb : パケットレファレンス

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20643-E

---

Only Busy and Not Busy types supported on this class

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20644-E

---

nolocal must match on all consumers.

説明

コンシューマーの追加時に例外が発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20645-E

---

Error loading consumer exception.

説明

コンシューマーのロード時に例外が発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20646-E

---

Error removing corrupt consumer aa....aa.

aa....aa : コンシューマー UID

説明

- コンシューマーの削除時に I/O 例外が発生しました。
- ストア内にコンシューマーが存在しません。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20647-E

---

Internal Error: both key and value are corrupted.

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20648-E

---

could not get props.

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20649-E

---

timer canceled.

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20650-E

---

Internal Exception: Only topics are supported for monitoring.

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20652-E

---

Start message index needs to be in between 0 and aa....aa.

aa....aa : 最大メッセージインデックス

説明

開始メッセージインデックス値が負の値である場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20653-E

---

Max number of messages retrieved value needs to be greater than 0.

説明

取得した最大メッセージインデックス値が負の値である場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20654-E

---

setting max active consumers not supported on this destination type.

説明

当送信先に対して最大アクティブコンシューマー数を設定する際に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20655-E

---

setting max failover consumers not supported on this destination type.

説明

当送信先に対して最大フェイルオーバーコンシューマー数を設定する際に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20656-E

---

Destination aa....aa destroyed.

aa....aa : 送信先

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20657-E

---

Removing message to invalid dst.

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20658-E

---

Internal Error, Unknown destination aa....aa isValid= bb....bb.

aa....aa : 送信先

bb....bb : フラグ

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20659-E

---

Processing aa....aa while loading destination bb....bb

aa....aa : パケットレファレンス

bb....bb : 送信先名

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20660-E

---

Unloading destination aa....aa.

aa....aa : 送信先

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20661-E

---

Destination aa....aa is also being created by another broker.

aa....aa : 送信先

説明

送信先リストから送信先を取得する際に発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20662-E

---

Unable to remove dest

説明

- 送信先の削除時に I/O 例外が発生しました。
- ストア内に送信先が存在しません。

対処

指定された送信先がストア内に存在することを確認してください。

## KDAN20663-E

---

Destination already destroyed.

説明

指定された送信先がすでに削除されている場合に発生します。

対処

指定された送信先がストア内に存在することを確認してください。

## KDAN20664-E

---

Destination already exists

説明

新送信先の作成時に指定された送信先が既存である場合に発生します。

対処

指定された送信先がストア内に存在しないことを確認してください。

## KDAN20666-E

---

expired messages

説明

期限切れたメッセージを削除する際、送信先が null である場合に発生します。

対処

指定された送信先がストア内に存在することを確認してください。

## KDAN20667-E

---

unable to load destinations

説明

送信先のロード時に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20668-E

---

aa....aa : Got exception reading body of administration message:bb....bb cc....cc

aa....aa : クラス名

bb....bb : 例外

cc....cc : パケット

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

### KDAN20669-E

---

aa....aa : Got exception writing Vector to admin reply message:bb....bb, cc....cc

aa....aa : クラス名

bb....bb : 例外

cc....cc : パケット

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

### KDAN20670-E

---

No administration handler found for message type aa....aa. Ignoring.

aa....aa : メッセージ種別

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

### KDAN20671-E

---

Administration message has no ReplyTo destination. Not replying.

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

### KDAN20672-E

---

Could not reply to administrative message.

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20673-E

---

Error aa....aaing bb....bb because cc....cc.

aa....aa : コマンド

bb....bb : コマンド引数

cc....cc : 例外メッセージ

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20674-E

---

No consumers on the broker.

説明

コネクションのリスティング時にコンシューマーが見つからない場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20675-E

---

Please supply targetType if you are supplying a target

説明

ターゲット種別が指定されていない場合に発生します。

対処

ターゲット種別を指定してください。

## KDAN20676-E

---

Error listing consumers on destination aa....aa unknown destination.

aa....aa : 送信先

説明

未知送信先でコンシューマーをリスティングする際に発生します。指定された送信先がストア内に存在しない場合などに発生することがあります。

対処

指定された送信先がストア内に存在することを確認してください。

## KDAN20677-E

---

No consumers on destination aa....aa.

aa....aa : 送信先

### 説明

未知送信先でコンシューマーを取得する際に発生します。指定された送信先がストア内に存在しない場合に発生することがあります。

### 対処

指定された送信先がストア内に存在することを確認してください。

## KDAN20678-E

---

Error listing consumers on connection aa....aa because bb....bb.

aa....aa : jmq ターゲット

bb....bb : 例外メッセージ

### 説明

未知コネクションでコンシューマーを取得する際に発生します。指定された送信先がすでに終了している場合に発生することがあります。

### 対処

アプリケーションまたはクライアントによって送信先が終了されていないことを確認してください。

## KDAN20679-E

---

Error listing consumers on session aa....aa unknown sessionUID.

aa....aa : jmq ターゲット

### 説明

未知セッションでコンシューマーをリスティングする際に発生します。指定されたセッションがすでに終了している場合に発生することがあります。

### 対処

アプリケーションまたはクライアントによってセッションが終了されていないことを確認してください。

## KDAN20680-E

---

No consumers on session aa....aa.

aa....aa : jmq ターゲット

### 説明

未知セッションでコンシューマーを取得する際に発生します。指定されたセッショ

ンがすでに終了している場合に発生することがあります。

対処

アプリケーションまたはクライアントによってセッションが終了されていないことを確認してください。

## KDAN20681-E

---

Error listing consumers on connection aa....aa unknown connectionUID.

aa....aa : jmq ターゲット

説明

未知コネクション ID でコンシューマーを取得する際に発生します。指定されたコネクションがすでに終了している場合に発生することがあります。

対処

アプリケーションまたはクライアントによってコネクションが終了されていないことを確認してください。

## KDAN20682-E

---

Unknown targetType (-t) aa....aa. Valid formats are of the form: [q|t|ses|cxn]

aa....aa : 不正ターゲット種別

説明

指定されたターゲット種別が無効である場合に発生します。

対処

不正でない特定のターゲット種別を指定してください。

## KDAN20683-E

---

Error listing producers on destination aa....aa unknown destination.

aa....aa : 送信先

説明

未知送信先でプロデューサをリスティングする際に発生します。指定された送信先がストア内に存在しない場合などに発生することがあります。

対処

指定された送信先がストア内に存在することを確認してください。

## KDAN20684-E

---

Error listing producers on connection aa....aa because bb....bb.

aa....aa : 送信先

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

bb....bb : 例外メッセージ

#### 説明

未知コネクションでプロデューサをリスティングする際に発生します。指定されたコネクションがすでに終了している場合に発生することがあります。

#### 対処

アプリケーションまたはクライアントによってコネクションが終了されていないことを確認してください。

## KDAN20685-E

---

Error listing producers on connection aa....aa unknown connectionUID.

aa....aa : 送信先

#### 説明

未知コネクション ID でプロデューサを読み込む際に発生します。指定されたコネクションがすでに終了している場合に発生することがあります。

#### 対処

アプリケーションまたはクライアントによってコネクションが終了されていないことを確認してください。

## KDAN20686-E

---

Unknown targetType (-t) aa....aa. Valid formats are of the form: [t|q|cxn]

aa....aa : 不正ターゲット種別

#### 説明

指定されたターゲット種別が無効である場合に発生します。

#### 対処

指定されたターゲット種別が有効であることを確認してください。

## KDAN20688-E

---

Unknown argument aa....aa.

aa....aa : 引数

#### 説明

指定された引数が無効である場合に発生します。

#### 対処

有効な引数を指定してください。

## KDAN20689-E

---

Bad Selector aa....aa.

aa....aa : セレクター

説明

指定されたセレクターが無効である場合に発生します。

対処

指定されたセレクターが SQL92 書式に準ずることを確認してください。

## KDAN20692-E

---

Error resuming flow from producer aa....aa because bb....bb.

aa....aa : jmq ターゲット

bb....bb : 例外メッセージ

説明

プロデューサの再開時に発生します。指定されたプロデューサがブローカー内に存在しない場合に発生することがあります。

対処

アプリケーションまたはクライアントによってプロデューサが終了されていないことを確認してください。

## KDAN20693-E

---

Error resuming flow on connection aa....aa because bb....bb.

aa....aa : jmq ターゲット

bb....bb : 例外メッセージ

説明

コネクションの再開時に発生します。指定されたコネクションがブローカー内に存在しない場合に発生することがあります。

対処

アプリケーションまたはクライアントによってコネクションが終了されていないことを確認してください。

## KDAN20694-E

---

Error resuming flow to consumer aa....aa because bb....bb.

aa....aa : jmq ターゲット

bb....bb : 例外メッセージ

説明

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

コンシューマーの再開時に発生します。指定されたコンシューマーがブローカー内に存在しない場合に発生することがあります。

対処

アプリケーションまたはクライアントによってコンシューマーが終了されていないことを確認してください。

## KDAN20695-E

---

Error resumng flow to session aa....aa because bb....bb.

aa....aa : jmq ターゲット

bb....bb : 例外メッセージ

説明

セッションの再開時に発生します。指定されたセッションがブローカー内に存在しない場合に発生することがあります。

対処

アプリケーションまたはクライアントによってセッションが終了されていないことを確認してください。

## KDAN20696-E

---

Unknown resume argument aa....aa.

aa....aa : 引数

説明

指定された引数が無効である場合に発生します。

対処

有効な引数を指定してください。

## KDAN20697-E

---

Missing connectionUID.

説明

指定されたターゲットが無効である場合に発生します。

対処

有効なターゲットを指定してください。

## KDAN20698-E

---

Unknown connectionUID aa....aa.

aa....aa : コネクション UID

説明

コネクションが存在しない場合に発生します。コネクションが終了している場合に発生することがあります。

対処

アプリケーションまたはクライアントによってコネクションが終了されていないことを確認してください。

## KDAN20699-E

---

Error notifying consumer aa....aa because bb....bb.

aa....aa : コンシューマー

bb....bb : 例外メッセージ

説明

内部エラーが発生しました。

対処

保守員にお問い合わせください。

## KDAN20700-E

---

Unknown service aa....aa.

aa....aa : サービス名

説明

指定されたサービス名が null の場合に発生します。

対処

有効なサービス名 (jms , admin など) を指定してください。

## KDAN20702-E

---

Error killing connection aa....aa because bb....bb.

aa....aa : コネクション UID

bb....bb : 例外メッセージ

説明

コネクションを削除する際に予想以外の内部エラーが発生した場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20703-E

---

Unknown kill argument aa....aa .

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

aa....aa : 引数

説明

無効な引数が指定された場合に発生します。

対処

有効な引数 (cxn) を指定してください。

## KDAN20704-E

---

topic or queue not specified with -t [t|q].

説明

送信先に対する操作の際、送信先種別が指定されていない場合に発生します。

対処

適切な送信先種別 (q または t) を指定してください。

## KDAN20705-E

---

Unknown -t argument aa....aa expected t or q.

aa....aa : 引数

説明

送信先種別に無効な引数が指定された場合に発生します。

対処

-t[t または q] を使用し、有効な送信先種別を指定してください。

## KDAN20706-E

---

Unknown destination aa....aa.

aa....aa : 送信先 UID

説明

無効な送信先を取得しようとした場合に発生します。

対処

送信先が存在することを最初に確認してください。

## KDAN20707-E

---

Unknown consumer aa....aa.

aa....aa : コンシューマー UID

説明

存在しないコンシューマーを取得しようとした場合に発生します。

対処

ストア内に指定されたコンシューマーが存在することを確認してください。

## KDAN20708-E

---

Please specify consumerUID.

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20709-E

---

Please specify connectionUID.

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20710-E

---

Cannot find connection aa....aa.

aa....aa : コネクション uid

説明

- クローズされているコネクションを取得しようとしたときに発生します。
- 無効なコネクションを使用しようとしたときに発生します。

対処

コネクションがオープンであることを確認してください。また、コネクションが共有されている場合は、このスレッドがそれを使用中に、別のスレッドからクローズされないようにしてください。

## KDAN20711-E

---

Please specify SessionUID.

説明

パケット情報取得時にセッション uid のタイプとして "ses" を設定しない場合に発生します。

対処

セッション uid のタイプとして "ses" を設定するようにしてください。

## KDAN20712-E

---

Cannot find session aa....aa.

aa....aa : セッション uid

説明

クローズされているセッションを使用しようとしたときに発生します。

対処

セッションがオープンであることを確認してください。

## KDAN20713-E

---

Cannot find uid aa....aa.

aa....aa : コネクション uid

説明

クローズされているコネクションを使用しようとしたときに発生します。

対処

コネクションがオープンであることを確認してください。

## KDAN20714-E

---

Cannot find consumer aa....aa.

aa....aa : コンシューマ uid

説明

メッセージを処理する前に、アプリケーションやクライアントによってコンシューマがクローズされた場合に発生します。

対処

コンシューマがアプリケーションやクライアントによってクローズされないようにしてください。

## KDAN20715-E

---

Cannot find producer aa....aa.

aa....aa : プロデューサ uid

説明

メッセージを処理する前に、アプリケーションやクライアントによってプロデューサがクローズされた場合に発生します。

対処

プロデューサがアプリケーションやクライアントによってクローズされないようにしてください。

## KDAN20716-E

---

Cannot find Destination aa....aa.

aa....aa : 送信先 uid

説明

送信先が存在しません。

対処

送信先が存在することを確認してください。

## KDAN20717-E

---

Destination name and type not specified.

説明

送信先からのメッセージの削除時に、送信先名とタイプが指定されていない場合に発生します。

対処

有効な送信先名とタイプを指定してください。

## KDAN20718-E

---

Message ID not specified.

説明

指定されたメッセージ id が null になっています。

対処

メッセージ id が妥当であることを確認してください。

## KDAN20719-E

---

Could not locate message aa....aa in destination bb....bb.

aa....aa : メッセージ

bb....bb : 送信先

説明

送信先で、指定されたメッセージが存在しません。

対処

指定されたメッセージが送信先で存在することを確認してください。

## KDAN20720-E

---

aa....aa:could not set message body: bb....bb.

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

aa....aa : クラス名

bb....bb : 例外メッセージ

説明

メッセージボディーの設定時に内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20721-E

---

Caught exception while creating text message body.

説明

テキストメッセージの作成時に内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20722-E

---

Caught exception while creating map message body.

説明

map メッセージの作成時に内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20723-E

---

Caught exception while creating object message body.

説明

オブジェクトメッセージの作成時に内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20724-E

---

Unsupported message type for GET\_MESSAGES handler: aa....aa.

aa....aa : パケットタイプ

説明

サポートされていないタイプのメッセージを取得しようとしたときに発生します。

対処

指定されたメッセージが TextMessage/ObjectMessage/BytesMessage/  
StreamMessage/MapMessage タイプであることを確認してください。

## KDAN20725-E

---

aa....aa:failed to get destination (bb....bb:cc....cc).

aa....aa : クラス名

bb....bb : 送信先タイプ

cc....cc : 送信先

説明

- 指定された送信先が存在しません。
- 無効な送信先タイプが指定されました。

対処

- 指定された送信先が存在することを確認してください。
- 有効な送信先タイプを指定してください。

## KDAN20726-E

---

unknown durable subscription aa....aa:bb....bb.

aa....aa : デュアラブルサブスクライバ名

bb....bb : クライアント id

説明

無効なデュアラブルサブスクライバをアクセスしようとしたときに発生します。

対処

デュアラブルサブスクライバが存在することを確認してください。

## KDAN20727-E

---

REPLACE\_MESSAGE: Destination name and type not specified.

説明

送信先名と送信先タイプが指定されていない場合に発生します。

対処

送信先名と送信先タイプが指定されていることを確認してください。

## KDAN20728-E

---

REPLACE\_MESSAGE: Message ID not specified.

説明

メッセージ id が指定されていない場合に発生します。

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

#### 対処

メッセージ id が指定されていることを確認してください。

## KDAN20729-E

---

REPLACE\_MESSAGE: New message body specified or is of incorrect type.

#### 説明

メッセージボディーが指定されていない場合に発生します。

#### 対処

メッセージボディーが指定されていることを確認してください。

## KDAN20730-E

---

REPLACE\_MESSAGE: Existing message and new message types do not match.

#### 説明

新規メッセージタイプが旧メッセージタイプと一致しない場合に発生します。

#### 対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20731-E

---

REPLACE\_MESSAGE: New message ID not returned as expected.

#### 説明

メッセージ id が指定されていない場合に発生します。

#### 対処

メッセージ id が指定されていることを確認してください。

## KDAN20732-E

---

REPLACE\_MESSAGE: Could not locate message aa....aa in destination bb....bb

aa....aa : メッセージ id

bb....bb : 送信先

#### 説明

送信先でメッセージが存在しない場合に発生します。

#### 対処

送信先でメッセージが存在することを確認してください。

## KDAN20733-E

---

Unsupported message type for REPLACE\_MESSAGE handler: aa....aa

aa....aa : メッセージタイプ

説明

指定されたメッセージタイプが無効な場合に発生します。

対処

指定されたメッセージが `TextMessage/ObjectMessage/BytesMessage/StreamMessage/MapMessage` タイプであることを確認してください。

## KDAN20734-E

---

Internal Error: can updated non-standard Service.

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20735-E

---

Unable to create/destroy destination - no properties.

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20736-E

---

Cannot handle create/destroy destination.

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20737-E

---

protocol error, destination is null.

説明

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20738-E

---

protocol error, bad rbuf size.

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20739-E

---

Elements are not in subset

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20740-E

---

Object added is past end of subset

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20741-E

---

Event aa....aa not supported.

aa....aa：イベントの種別

説明

指定されたイベントの種別と予想されているイベントの種別が一致しない場合に発生します。

対処

予想されているイベント種別に一致するものを指定してください。

## KDAN20742-E

---

remove is not supported on this iterator

説明

Remove メソッドはサポートされていません。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN20744-E

---

Cannot order unordered items.

説明

オブジェクトが Ordered のインスタスでない場合に発生します。

対処

オブジェクトが Ordered のインスタスであることを確認してください。

## KDAN20745-E

---

Unable to support null values.

説明

指定されたオブジェクトが null の場合に発生します。

対処

オブジェクトが null でないことを確認してください。

## KDAN20746-E

---

Unable to add object not of type Sized when byteCapacity has been set.

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20747-E

---

Unable to add object not of type Sized when maxByteSize has been set.

説明

内部エラーが発生しました。

対処

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

#### KDAN20748-E

---

Object added is past end of subset.

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

#### KDAN20749-E

---

Object added is past beginning of subset.

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

#### KDAN20750-E

---

Implementation not complete.

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

#### KDAN20751-E

---

Unable to support null keys or values.

説明

キーおよび値が null の場合に発生します。

対処

キーおよび値が null でないことを確認してください。

#### KDAN20753-E

---

Internal Error: timer canceled .

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20754-E

---

This file mode is not supported: aa....aa.

aa....aa : モード

説明

指定されたファイルのモードが無効な場合に発生します。

対処

ファイルに読み込み権限および書き込み権限があること、またはオーナーとして読み込み権限、書き込み権限、および実行権限があることを確認してください。

## KDAN20755-E

---

File Header size mismatch. Expected: aa....aa, read: bb....bb.

aa....aa : ファイルヘッダーサイズ

bb....bb : サイズ

説明

ファイルが破損している場合に発生します。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN20756-E

---

File Header checksum mismatch. Expected: aa....aa, calculated: bb....bb.

aa....aa : 予想値

bb....bb : 算出値

説明

ファイルが破損している場合に発生します。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN20757-E

---

File Magic number/version mismatch: aa....aa : bb....bb.

aa....aa : マジック番号

bb....bb : バージョン番号

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

#### 説明

ファイルが破損している場合に発生します。

#### 対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN20762-E

---

failed to delete aa....aa.

aa....aa : ファイル

#### 説明

該当ファイルが「削除」の権限がない場合に発生します。

#### 対処

削除対象ファイルが「削除」権限を持つことを確認してください。

## KDAN20764-E

---

Invalid operator ==, use =

#### 説明

セレクター文字列が「==」トークンを含む場合に発生します。

#### 対処

「==」の代わりに「=」を使用してください。

## KDAN20765-E

---

Invalid character aa....aa

aa....aa : 文字

#### 説明

セレクター文字列が無効な文字を含む場合に発生します。

#### 対処

セレクター文字列が無効な文字を含まないようにしてください。

## KDAN20766-E

---

Invalid numeric constant: aa....aa.

aa....aa : 例外メッセージ

#### 説明

セレクターが無効な定数を持つ場合に発生します。

#### 対処

セレクター文字列が無効な定数を含まないようにしてください。

## KDAN20767-E

---

Unknown token: aa....aa tokenBuf=bb....bb.

aa....aa : 無効なトークン

bb....bb : トークンバッファ

説明

内部エラーが発生しました。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN20768-E

---

Missing closing quote

説明

セレクター文字列がクォーテーションでクローズされていない場合に発生します。

対処

セレクター文字列がクォーテーションでクローズされていることを確認してください。

## KDAN20769-E

---

Invalid Expression

説明

セレクターが無効な式を含む場合に発生します。

対処

セレクター文字列で SQL 92 形式のシンタックスが使用されていることを確認してください。

## KDAN20770-E

---

Selector tokenizer in bad state:aa....aatokenBuf=bb....bbchar=cc....cc

aa....aa : 状態

bb....bb : トークンバッファ

cc....cc : 文字

説明

内部エラーが発生しました。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN20771-E

---

Missing ( in IN statement

説明

セレクター文字列の IN ステートメントが "(" がいない場合に発生します。

対処

セレクター文字列の IN ステートメントが "(" が指定されていることを確認してください。

## KDAN20772-E

---

IN requires string literal:aa....aa.

aa....aa : 文字列リテラル

説明

セレクター文字列の IN ステートメントが文字列リテラルを含まない場合に発生します。

対処

セレクター文字列の IN ステートメントが文字列リテラルを有することを確認してください。

## KDAN20773-E

---

LIKE requires string literal:aa....aa.

aa....aa : 文字列リテラル

説明

セレクター文字列の LIKE ステートメントが文字列リテラルを含まない場合に発生します。

対処

セレクター文字列の LIKE ステートメントが文字列リテラルを有することを確認してください。

## KDAN20774-E

---

ESCAPE requires string literal:aa....aa.

aa....aa : 文字列リテラル

説明

セレクター文字列の ESCAPE ステートメントが文字列リテラルを含まない場合に発生します。

対処

セレクター文字列の ESCAPE ステートメントが文字列リテラルを有することを確認してください。

## KDAN20775-E

---

Missing operator

説明

セレクター文字列がオペレータが指定されていない場合に発生します。

対処

セレクター文字列がオペレータを有することを確認してください。

## KDAN20776-E

---

Missing (

説明

セレクター文字列が右括弧を有し、左括弧を有さない場合に発生します。

対処

セレクター文字列が左括弧および右括弧を有することを確認してください。

## KDAN20777-E

---

IN requires string operand: aa....aa.

aa....aa : オペランド

説明

セレクター文字列の IN ステートメントが文字列オペランドを有さない場合に発生します。

対処

セレクター文字列の IN ステートメントが文字列オペランドを有することを確認してください。

## KDAN20778-E

---

LIKE requires string operand: aa....aa.

aa....aa : オペランド

説明

セレクター文字列の LIKE ステートメントが文字列オペランドを有さない場合に発生します。

対処

セレクター文字列の LIKE ステートメントが文字列オペランドを有することを確認

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

してください。

## KDAN20779-E

---

Unknown operator: aa....aa.

aa....aa : オペランド

説明

セレクター文字列が無効なオペレータを含む場合に発生します。

対処

セレクター文字列が有効なオペレータを含むようにしてください (NOT, AND, OR, LIKE, IN など)。

## KDAN20780-E

---

Missing operand

説明

セレクター文字列がオペランドを有さない場合に発生します。

対処

セレクター文字列がオペランドを有することを確認してください。

## KDAN20781-E

---

Non-boolean expression aa....aa

aa....aa : セレクター文字列

説明

セレクター文字列に無効なブール値を指定した場合に発生します。

対処

ブール値として True または False が指定されていることを確認してください。

## KDAN20782-E

---

Cannot convert string to number 'aa....aa'

aa....aa : セレクターの最初のオペランド

説明

セレクタートークンを文字列から数字に変換する際に発生します。

対処

文字列が特殊文字を含まないことを確認してください。

## KDAN20783-E

---

Non-numeric argument 'aa....aa'

aa....aa : 引数

説明

指定された引数は数値でない場合に発生します。

対処

該当引数に数値を指定してください。

## KDAN20784-E

---

Unknown numeric operation: aa....aa

aa....aa : セレクタートークン

説明

セレクター文字列が非数値演算を有する場合に発生します。

対処

セレクター文字列が数値演算 (DIVIDE, MULTIPLY, MINUS, PLUS, GT, LT, EQUALS など) を有することを確認してください。

## KDAN20785-E

---

Invalid client data size.

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部例外のため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20786-E

---

Client data size has not been initialized.

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部例外のため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20787-E

---

Record not found [key=aa....aa, cData=bb....bb].

aa....aa : キー

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

bb....bb : cData

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部例外のため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20788-E

---

Failed to load data in [aa....aa].

aa....aa : VRecordRAF

説明

VRecordRAF が破損した場合に発生します。

対処

ファイルが破損していないかを確認してください。

## KDAN20789-E

---

Unable to update client data [key= aa....aa, cData= bb....bb].

aa....aa : キー

bb....bb : cData

説明

VRFile が破損した場合に発生します。

対処

ファイルが破損していないかを確認してください。

## KDAN20790-E

---

Failed to set client data marker.

説明

VRFile が破損した場合に発生します。

対処

ファイルが破損していないかを確認してください。

## KDAN20792-E

---

Could not decode xid from packet aa....aa : bb....bb.

aa....aa : パケットタイプ

bb....bb : 例外

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20796-E

---

Unable to verify destination - no properties.

説明

メッセージのプロパティと送信先の取得時に I/O エラーが発生しました。

対処

- ネットワーク接続が適切であることを確認してください。
- I/O デバイス / ドライバーが動作しているか確認してください。
- 保守員にお問い合わせください。

## KDAN20797-E

---

Unable to verify destination -bad class.

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20798-E

---

Unable to verify destination.

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20803-E

---

Could not write Xid aa....aa to message body: bb....bb.

aa....aa : JMQXid

bb....bb : 例外

説明

内部エラーが発生しました。

対処

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

#### KDAN20813-E

---

Internal Error: unknown destination for reference: aa....aa.

aa....aa : パケット参照

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部例外のため、保守員に問い合わせてください。

#### KDAN20814-E

---

Internal Error: Unable to re-queue message to queue aa....aa.

aa....aa : 送信先名

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部例外のため、保守員に問い合わせてください。

#### KDAN20818-E

---

Internal Error: received bad session id aa....aa when starting session.

aa....aa : セッション uid

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

#### KDAN20819-E

---

Internal Error: received bad session id aa....aa when stopping session.

aa....aa : セッション uid

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20820-E

---

aa....aa:Got exception writing metrics to browse reply message:bb....bb

aa....aa : クラス名

bb....bb : 例外メッセージ

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20821-E

---

Internal Error: client sent invalid sessionUID w/ ADD\_PRODUCER aa....aa session does not exist.

aa....aa : セッション uid

説明

指定されたセッションがクローズされた場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20822-E

---

error destroying connection aa....aa.

aa....aa : コネクション uid

説明

コネクションのクローズ時に例外が起こった場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20829-E

---

Internal error: Bad change record. Upgrade failed.

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20831-E

---

adding packet handlers to admin packet router.

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

#### 説明

内部エラーが発生しました。

#### 対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20833-E

---

Received Out Of Memory Error [ aa....aa ].

aa....aa : 例外理由

#### 説明

CJMSP ブローカーの JVM ヒープサイズが足りなくなった時に発生します。

#### 対処

CJMSP ブローカーの JVM ヒープサイズを増加してください。

## KDAN20835-E

---

received unexpected exception

#### 説明

内部エラーが発生しました。

#### 対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20837-E

---

Internal Error: Unable to load broker, configuration properties are not available. Exiting.

#### 説明

不正な環境で発生します。

#### 対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN20838-E

---

aa....aa :failed to parse message from byte array.

aa....aa : 送信先 uid

#### 説明

メッセージのロード時に I/O エラーが発生しました。

#### 対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20839-E

---

aa....aa :failed to parse message from vrecord( bb....bb ).

aa....aa : 送信先 uid

bb....bb : vrecord

説明

バッキングバッファからメッセージのロード時に I/O エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20840-E

---

Fault Injection: triggered aa....aa.

aa....aa : フォルト

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20841-E

---

Unable to apply fault.

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20848-E

---

failed to parse interest list(size=aa....aa) for msg(size=bb....bb) from vrecord(cc....cc), dd....dd.

aa....aa : サイズ

bb....bb : パケットサイズ

cc....cc : VRecordRAF

dd....dd : 例外

説明

バッキングバッファよりコンシューマーのリストをロード時に I/O エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20849-E

---

aa....aa:failed to parse message(size=bb....bb) from vrecord(cc....cc), dd....dd.

aa....aa : 送信先 uid

bb....bb : パケットサイズ

cc....cc : VRecordRAF

dd....dd : 例外

説明

バッキングバッファからメッセージのロード時に I/O エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20850-E

---

size of interest list is corrupted.

説明

バッキングバッファが破損している場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20862-E

---

missing broker instancename

説明

「-name」に引数が指定されていない場合に発生します。

対処

「-name」に適切な引数が指定されていることを確認してください。

## KDAN20872-E

---

missing remove argument

説明

「-remove」に引数が指定されていない場合に発生します。

対処

「-remove」に適切な引数が指定されていることを確認してください。

## KDAN20873-E

---

unknown remove argument

説明

「-remove」に無効な引数が指定された場合に発生します。

対処

「-remove」に適切な引数が指定されていることを確認してください。

## KDAN20874-E

---

missing reset argument

説明

「-reset」に引数が指定されていない場合に発生します。

対処

「-reset」に適切な引数が指定されていることを確認してください。

## KDAN20875-E

---

bad reset argument

説明

「-reset」に無効な引数が指定された場合に発生します。

対処

有効な引数を指定してください。( store , messages , durables )

## KDAN20880-E

---

requested invalid packet router aa....aa

aa....aa : タイプ

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20881-E

---

Fault Insertion: aa....aa.

aa....aa : 値

説明

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20882-E

---

Got IOException while resetting transaction log file.

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20883-E

---

Already Quiescing.

説明

ブローカーがすでに静止中の場合に発生します。

対処

ブローカーを静止解除してください。

## KDAN20884-E

---

Null destination type specified.

説明

指定された送信先タイプが null の場合に発生します。

対処

送信先は、キューの場合に「q」、トピックの場合に「t」と指定してください。

## KDAN20888-E

---

Cannot pause admin service: aa....aa.

aa....aa : サービス

説明

アドミンサービスを一時停止しようとしたときに発生します。

対処

アドミンサービスは一時停止できません。

## KDAN20889-E

---

Cannot resume admin service: aa....aa.

aa....aa : サービス

説明

アドミンサービスを再開しようとしたときに発生します。

対処

アドミンサービスを再開できません。

## KDAN20890-E

---

Internal Error: can updated non-standard Service.

説明

指定されたサービスが IMQService のインスタンスでない場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20891-E

---

Destination name and type not specified.

説明

送信先名および送信先タイプが指定されていない場合に発生します。

対処

送信先タイプは、キューの場合に「q」、トピックの場合に「t」と指定してください。また、送信先名を指定してください。

## KDAN20892-E

---

Could not locate message aa....aa in destination bb....bb.

aa....aa : メッセージ id

bb....bb : 送信先名

説明

メッセージの削除時に該当メッセージが送信先に存在しない場合に発生します。

対処

該当メッセージが送信先に存在することを確認してください。

## KDAN20893-E

---

Message ID not specified.

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

#### 説明

メッセージ削除時に、メッセージ id が null の場合に発生します。

#### 対処

該当メッセージが送信先に存在することを確認してください。

## KDAN20894-E

---

New message body not specified.

#### 説明

メッセージの置き換え時に、メッセージボディーが null の場合に発生します。

#### 対処

該当メッセージが送信先に存在することを確認してください。

## KDAN20895-E

---

Existing message and new message types do not match.

#### 説明

新規メッセージタイプが旧メッセージタイプと一致しない場合に発生します。

#### 対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20896-E

---

New message ID not returned as expected.

#### 説明

メッセージの置き換え時に、新規メッセージ id が null の場合に発生します。

#### 対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20897-E

---

Internal Error: transaction broker list size of aa....aa is larger than the reserved client data byte limit of bb....bb for transaction cc....cc.

aa....aa : ブローカー数

bb....bb : リミット

cc....cc : トランザクション uid

#### 説明

トランザクションブローカーリストのサイズが予約リストサイズを超えた場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20898-E

---

Internal Error: unknown ackType aa....aa.

aa....aa : 応答確認タイプ

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20899-E

---

Internal Error: Empty Ack Message aa....aa.

aa....aa : システムメッセージ id

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20900-E

---

Internal Error: Invalid Ack Message Size aa....aa for message bb....bb.

aa....aa : メッセージサイズ

bb....bb : システムメッセージ id

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20901-E

---

Internal Error: cannot create transactionID for aa....aa.

aa....aa : メッセージ

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20903-E

---

Internal Error: Unable to complete processing acks: Unknown consumer aa....aa.

aa....aa : コンシューマー uid

説明

ブローカーがシャットダウン中で、応答確認処理がまだ完了していない場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20905-E

---

Internal Error: Unable to complete processing transaction: Unknown consumer/session aa....aa.

aa....aa : コンシューマー uid

説明

ブローカーがシャットダウン中で、トランザクションの処理が完了していない場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20906-E

---

Internal Error: Unable to complete processing acknowledgements in a transaction: aa....aa.

aa....aa : トランザクション uid

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20907-E

---

Internal Error unknown consumer aa....aa.

aa....aa : コンシューマー uid

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20909-E

---

Internal Error: unable to retrieve properties from clientID message aa....aa.

aa....aa : メッセージ id

説明

パケットからプロパティの取得時に I/O エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20910-E

---

unexpected error processing clientid.

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20911-E

---

Internal Error: unable to retrieve properties from consumer message aa....aa.

aa....aa : メッセージ id

説明

パケットからプロパティの取得時に I/O エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20912-E

---

Internal Error: client set invalid sessionUID aa....aa session does not exist

aa....aa : セッション uid

説明

セッションがクローズされている場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20913-E

---

no properties in addConsumer packet - client does not match protocol.

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

#### 説明

内部エラーが発生しました。

#### 対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20914-E

---

Client is not sending DestType, unable to add interest.

#### 説明

内部エラーが発生しました。

#### 対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20915-E

---

NoLocal is not supported on Queue Receivers.

#### 説明

キューレシーバに NoLocal が使用された場合に発生します。

#### 対処

キューレシーバに NoLocal を使用しないようにしてください。

## KDAN20916-E

---

Unsupported property on queues JMQNoLocal is set to aa....aa.

aa....aa : nocal

#### 説明

キューレシーバに NoLocal プロパティが使用された場合に発生します。

#### 対処

キューレシーバに NoLocal プロパティを使用しないようにしてください。

## KDAN20917-E

---

JMQReconnect not implemented.

#### 説明

内部エラーが発生しました。

#### 対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20918-E

---

client did not send setCLIENTID method before adding/removing a consumer, retrieved clientid aa....aa from packet properties.

aa....aa : クライアント id

### 説明

コンシューマーに対してクライアント id がセットされていません。

### 対処

取得する前にクライアント id をセットしてください。

## KDAN20919-E

---

Unknown Destination: aa....aa.

aa....aa : 送信先

### 説明

メッセージの処理中、送信先が null の場合に発生します。

### 対処

送信先が null でないことを確認してください。

## KDAN20920-E

---

Internal Error: unable to retrieve properties from deliver message aa....aa.

aa....aa : メッセージ id

### 説明

デリバリメッセージよりプロパティの取得時に I/O エラーが発生しました。

### 対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20921-E

---

Empty Deliver Message.

### 説明

内部エラーが発生しました。

### 対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20922-E

---

Reprocessing Idempotent message for aa....aa on destination cc....cc from bb....bb.

aa....aa : コンシューマー uid

bb....bb : リモートコネクション uid

cc....cc : 送信先 uid

### 説明

内部エラーが発生しました。

### 対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20923-E

---

Could not start the Broker's aa....aa service on port bb....bb. This port is already in use by another application.

aa....aa : サービス名

bb....bb : ポート番号

### 説明

指定されたポートがすでに使用中の場合に発生します。

### 対処

異なるポート番号を使用してください。

## KDAN20924-E

---

aa....aa Location:- bb....bb.cc....cc

aa....aa : エラーメッセージ

bb....bb : ファイルパス名

cc....cc : 実行できなかった内部処理の情報

### 説明

次の場合に発生します。

- 予約語を使用してブローカーを生成しようとした場合
- ログファイルにメッセージを記録するために HNTR ライブラリを取得時にエラーが発生した場合
- プロパティの値に指定したディレクトリのディスク容量が不足した場合

### 対処

- ブローカーインスタンス名に予約語を使用してブローカーを起動していないことを確認してください。
- 指定したディレクトリのメモリ量が十分にあることを確認してください。

## KDAN20925-E

---

Failed to get transaction aa....aa information from store after takeover.

aa....aa : トランザクション id

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20929-E

---

received message with Unknown Transaction ID aa....aa : ignoring message

aa....aa : トランザクション uid

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20930-E

---

Transaction aa....aa : is has timed out

aa....aa : トランザクション uid

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20931-E

---

Transaction aa....aa : is not started, ignoring.

aa....aa : トランザクション uid

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20932-E

---

received acknowledgement with Unknown Transaction ID aa....aa : ignoring message

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

aa....aa : トランザクション uid

#### 説明

内部エラーが発生しました。

#### 対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20935-E

---

Internal Error:both key and value for a Transaction Ack entry are corrupted.

#### 説明

永続ストアからデータをロード時にデータ破損が発生しました。

#### 対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20940-E

---

XXXI18N-Unable to update transaction state for TUID=aa....aa:bb....bb.

aa....aa : トランザクション uid

bb....bb : トランザクション状態

#### 説明

CJMSP が永続ストアのトランザクション情報を取得、削除または更新しようとしたときに、I/O エラーが発生しました。考えられる原因は、CJMSP によって生成されたトランザクション ID が永続ストアに存在しない、または、トランザクション ID が null になっていることです。

#### 対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20946-E

---

XXXI18N - Consumed message [aa....aa:bb....bb]not found in transaction cc....cc.

aa....aa : システムメッセージ id

bb....bb : コンシューマ uid

cc....cc : トランザクション uid

#### 説明

コンシューム済みのメッセージの削除時にコンシュームメッセージが null の場合に発生します。

#### 対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20949-E

---

Failed to cleanup committed transaction aa....aa.

aa....aa : トランザクション uid

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20952-E

---

received acknowledgement with Unknown Transaction ID aa....aa

aa....aa : トランザクション uid

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20953-E

---

Internal Error:Error updating transaction aa....aa.

aa....aa : トランザクション uid

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20955-E

---

Caught exception when reading passwd: aa....aa.

aa....aa : IO 例外

説明

コマンドラインからのパスワードの読み込み時に I/O エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN20956-E

---

Unexpected failure in getIndexForType objClass=aa....aa.

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

aa....aa : クラス名

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20957-E

---

Unable to remove the transaction id aa....aa.

aa....aa : トランザクション uid

説明

ストアからのトランザクション ID の削除時に I/O エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20958-E

---

Unknown Transaction ID aa....aa for transaction ack [bb....bb:cc....cc]dd....dd

aa....aa : トランザクション uid

bb....bb : システムメッセージ id

cc....cc : コンシューマ uid

dd....dd : ブローカーアドレス

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20959-E

---

updateState(): Unknown transaction: aa....aa.

aa....aa : トランザクション uid

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20960-E

---

updateState(): No state for transaction: aa....aa.

aa....aa : トランザクション uid

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20961-E

---

Internal Error:Error updating transaction acks aa....aa.

aa....aa : トランザクション uid

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20970-E

---

Unable to start transaction reaper thread .

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20971-E

---

Failed to schedule detached-transaction reaper aa....aa.

aa....aa : トランザクションリスト

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20972-E

---

set empty

説明

内部エラーが発生しました。

対処

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

#### KDAN20973-E

---

not part of set

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

#### KDAN20979-E

---

flow paused is not supported by the client.

説明

サポートされていない動作をしようとしたときに発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

#### KDAN20980-E

---

Cannot use JMQValidate with an ackType of aa....aa.

aa....aa : 応答確認タイプ

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

#### KDAN20981-E

---

Cannot use JMQValidate with no tid.

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

#### KDAN20982-E

---

Acknowledgement could not be found.

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20985-E

---

Internal Error: bad protocol

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20986-E

---

Invalid Deliver Message Size: aa....aa. Not multiple of bb....bb.

aa....aa : メッセージボディサイズ

bb....bb : メッセージサイズ

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20987-E

---

Internal Error: setting timeout .

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20988-E

---

received unexpected error in handler.

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20989-E

---

Invalid Redeliver Message Size: aa....aa. Not multiple of bb....bb.

aa....aa : メッセージボディサイズ

bb....bb : redeliver ブロックサイズ

説明

Redeliver メッセージのサイズが無効です。

対処

Redeliver メッセージのサイズが有効であることを確認してください。

## KDAN20990-E

---

Unknown XID aa....aa

aa....aa : JMQXid

説明

トランザクション UID が null の場合に発生します。

対処

トランザクション UID が null でないことを確認してください。

## KDAN20991-E

---

No transaction ID

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20992-E

---

Unknown service restriction aa....aa on service bb....bb.

aa....aa : サービス制限

bb....bb : サービス

説明

内部エラーが発生しました。サービスで未知の制限が与えられています。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20995-E

---

Cannot load props

説明

パケットからのプロパティの取得時に I/O エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN20996-E

---

Low memory

説明

JVM ヒープサイズが超えた場合に発生します。

対処

JVM ヒープサイズを増加してください。

## KDAN20997-E

---

cannot create destination

説明

送信先が null の場合に発生します。

対処

適切な送信先名および送信先タイプが指定されていることを確認してください。

## KDAN20998-E

---

no destination passed [dest,type] = [aa....aa,bb....bb].

aa....aa : 送信先

bb....bb : 送信先タイプ

説明

送信先名や送信先タイプが null の場合に発生します。

対処

適切な送信先名および送信先タイプが指定されていることを確認してください。

## KDAN20999-E

---

unknown producer

説明

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

プロデューサの削除時にプロデューサが null になっている場合に発生します。これは、プロデューサがすでにクローズされている場合に発生します。

対処

アプリケーションやクライアントでプロデューサがクローズされていないことを確認してください。

## KDAN21000-E

---

Trying to add handler which has no corresponding packet type [ aa....aa].

aa....aa : パケットタイプ

説明

メッセージ id に対して新規ハンドラの登録時にエラーが発生しました。メッセージ id の長さは非常に大きいです。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN21001-E

---

Unexpected Error processing message

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN21011-E

---

non-XA transactions only supported on non-sessionless connections.

説明

非 XA トランザクションがセッションレスコネクションで使用されたときに発生します。これはサポートされていません。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN21013-E

---

Message requeued:aa....aa.

aa....aa : パケットレファレンス

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN21014-E

---

aa....aa is closed.

aa....aa : セッション uid

説明

クローズされたセッションにコンシューマーを付けようとしたときに発生します。

対処

セッションがクローズされていないことを確認してください。

## KDAN21015-E

---

Already dead

説明

デッドメッセージキューから削除済みのデッドメッセージを削除しようとしたときに発生します。

対処

デッドメッセージキューに存在する場合だけデッドメッセージを削除してください。

## KDAN21016-E

---

No Reaper

説明

メッセージ・エキスパイレーション・リーパーが null の場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN21017-E

---

Null destination passed to GetDurablesHandler

説明

送信先が null として渡されたときに発生します。

対処

送信先が null でないことを確認してください。

## KDAN21018-E

---

Admin: GetTransactions: Could not extract properties from pkt

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN21019-E

---

invalid packet type aa....aa

aa....aa : パケットタイプ

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN21021-E

---

Null/Missing values for aa....aa and/or bb....bb properties.

aa....aa : メッセージタイプ

bb....bb : メッセージタイプ

説明

JMQCommand や JMQCommandArg に null が渡されたときに発生します。

対処

JMQCommand および JMQCommandArg が null でないことを確認してください。

## KDAN21023-E

---

Rollback of non-XA transaction aa....aa in non-PREPARED state is not supported.

aa....aa : トランザクション uid

説明

非 PREPARED 状態で非 XA トランザクションをロールバックしようとしたときに発生します。これはサポートされていません。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN21024-E

---

Could not locate TransactionHandler

説明

内部エラーが発生しました。ロールバック/コミットトランザクション時に TransactionHandler クラスが見つかりませんでした。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN21025-E

---

conflict w/ clientID

説明

すでにあるクライアント id を作成しようとしたときに発生します。

対処

クライアント id がユニークであることを確認してください。

## KDAN21026-E

---

transaction failed: aa....aa

aa....aa : エラーメッセージ

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN21027-E

---

No session for aa....aa

aa....aa : セッション uid

説明

セッションが null の場合、それを停止/開始しようとしたときに発生します。

対処

セッションが null でないことを確認してください。

## KDAN21028-E

---

AckInfo aa....aa

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

aa....aa : 応答確認情報

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN21029-E

---

access to destination aa....aa is forbidden.

aa....aa : 送信先

説明

ブラウズ不可となっている送信先をブラウズしようとしたときに発生します。

対処

送信先がブラウズ可能になっていることを確認してください。

## KDAN21030-E

---

double ack

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN21031-E

---

getBrokerInfo:

説明

ブローカー情報の取得時に内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN21032-E

---

XXX not implemented

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN21033-E

---

aa....aa : Got exception when reading bb....bb bytes from buffer cc....cc.

aa....aa : クラス名

bb....bb : バッファ長

cc....cc : バッファ名

説明

この入力ストリームからバイト列にデータを読み込むときに発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN21034-E

---

Class MetricCounters could not be cloned.

説明

- ログハンドラクラスが存在しない場合に発生します。
- クラスに対して適切なパッケージ名が指定されていない場合に発生します。

対処

- クラスが存在することを確認してください。
- 適切なブローカーパッケージを指定してください。

## KDAN21035-E

---

Exception when reading packet body: aa....aa.

aa....aa : 例外

説明

パケットボディの読み込み時に内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN21036-E

---

Unknown authentication type

説明

デフォルトコンフィグレーションファイルで無効な認証タイプが指定された場合に発生します。

対処

デフォルトコンフィグレーションファイルで有効な認証タイプを指定してください。

## KDAN21037-E

---

Exception when deserializing packet body: aa....aa.

aa....aa : 例外

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN21038-E

---

Could not decode XIDs: aa....aa.

aa....aa : 例外

説明

入力ストリームから Xid を読み込むときに I/O エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN21039-E

---

Could not decode INFO packet: aa....aa.

aa....aa : 例外

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN21040-E

---

Could not decode XID: aa....aa.

aa....aa : 例外

説明

入力ストリームから Xid を読み込むときに I/O エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN21041-E

---

Could not decode verify body: aa....aa.

aa....aa : 例外

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN21042-E

---

Exception when deserializing packet body: aa....aa.

aa....aa : 例外

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN21043-E

---

unable to load fallback properties.

説明

Fallback プロパティ (プロパティファイルを使用できない場合に使用するプロパティ) を読み込むときに I/O エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN21044-E

---

no threads available from pool aa....aa.

aa....aa : リスト

説明

フリースレッドがない状態でスレッドプールからスレッドオブジェクトを取得しようとしたときに発生します。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN21045-E

---

connection gone

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN21046-E

---

aa...aa has been destroyed.

aa...aa : スレッド

説明

新規コネクションを追加する際に I/O エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN21047-E

---

Could not get charset: aa...aa.

aa...aa : 例外

説明

指定された文字セット名が無効な場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN21048-E

---

Could not decode string aa...aa.

aa...aa : 例外

説明

デコード操作がすでに進行中に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN21049-E

---

Exception on pending con aa...aa : cannot process.

aa...aa : IMQIP コネクション

説明

スレッドの処理中に I/O エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN21050-E

---

Connection aa....aa no longer has a valid channel.

aa....aa : IMQIP コネクション

説明

ペンディングコネクションを処理中に I/O エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN21052-E

---

unable to create class for handling READ selectors.

説明

- ReadThread クラスが存在しません。
- クラスに対して適切なパッケージ名が指定されていません。

対処

- ReadThread クラスが存在することを確認してください。
- 適切なパッケージ名を指定してください。

## KDAN21053-E

---

unable to create class for handling WRITE selectors.

説明

- WriteThread クラスが存在しません。
- クラスに対して適切なパッケージ名が指定されていません。

対処

- WriteThread クラスが存在することを確認してください。
- 適切なパッケージ名を指定してください。

## KDAN21054-E

---

service does not have thread pool.

説明

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN21055-E

---

Internal Error: TakingoverTracker.setMessageMap() not runner thread.

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN21056-E

---

Internal Error: TakingoverTracker.setMessageMap() unexpected stage aa....aa (bb....bb).

aa....aa：ステージ

bb....bb：予想ステージ

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN21057-E

---

addShutdownHook: can't find java.lang.Thread: aa....aa.

aa....aa：例外

説明

- java.lang.Threadclass クラスが存在しません。
- クラスに対して適切なパッケージ名が指定されていません。

対処

- クラスが存在することを確認してください。
- 適切なパッケージ名を指定してください。

## KDAN21058-E

---

addShutdownHook: could not call addShutdownHook: aa....aa.

aa....aa：例外

説明

シャットダウンフックの追加時に内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN21059-E

---

removeShutdownHook: can't find java.lang.Thread: aa....aa.

aa....aa : 例外

説明

- java.lang.Threadclass クラスが存在しません。
- クラスに対して適切なパッケージ名が指定されていません。

対処

- クラスが存在することを確認してください。
- 適切なパッケージ名を指定してください。

## KDAN21060-E

---

removeShutdownHook: could not call removeShutdownHook: aa....aa.

aa....aa : 例外

説明

シャットダウンフックの削除時に内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN21061-E

---

Exception running broker.

説明

ブローカーを起動時に内部エラーが発生しました。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN21062-E

---

aa....aa:allocate()

aa....aa : 例外メッセージ

説明

I/O 例外が発生しました。

対処

- ネットワーク接続が適切であることを確認してください。

### 3. KDAN ( Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ )

- I/O デバイス / ドライバーが動作しているか確認してください。
- システム管理者にお問い合わせください。

## KDAN21063-E

---

Too many threads aa....aa,bb....bb

aa....aa : 現在カウント

bb....bb : 最大カウント

説明

最大スレッドカウントを超えた状態で新規スレッドを作成しようとしたときに発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN21064-E

---

got an unexpected error aa....aa freeing thread bb....bb.

aa....aa : 例外

bb....bb : スレッド

説明

スレッドを処理中に内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN21066-E

---

generateUID: quantity is less than 0: aa....aa

aa....aa : 数量

説明

0 より小さいユニーク ID を生成しようとしたときに発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN21067-E

---

setClientId: set client ID failed. Connection ID: aa....aa , Client ID: bb....bb, Shareable: cc....cc, nameSpace: dd....dd.

aa....aa : コネクション uid

bb....bb : クライアント id

cc....cc : 共有可

dd....dd : ネームスペース

**説明**

コネクションにクライアント id をセットしようとしたときに内部エラーが発生しました。

**対処**

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN21068-E

---

unsetClientId: unset client ID failed. Connection ID: aa....aa.

aa....aa : コネクション uid

**説明**

コネクションに null のクライアント id をセットしようとしたときに内部エラーが発生しました。

**対処**

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN21069-E

---

createSession: create session failed. Connection ID: aa....aa, acknowledge mode: bb....bb.

aa....aa : コネクション uid

bb....bb : 応答確認モード

**説明**

内部エラーの理由でコネクションオブジェクトによるセッションの作成に失敗したとき、または、該当トランザクションおよび応答確認モードがサポートされていないときに発生します。

**対処**

指定されたトランザクションおよび応答確認モードがサポートされていることを確認してください。

## KDAN21070-E

---

destroySession: destroy session failed. Connection ID: aa....aa, Session ID: bb....bb.

aa....aa : コネクション uid

bb....bb : セッション uid

**説明**

セッションのクローズ時、または、リソース解放やソケットコネクションのクローズに失敗したときに内部エラーが発生しました。

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

#### 対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN21071-E

---

startSession: Start of session failed. Session ID: aa....aa.

aa....aa : セッション uid

#### 説明

セッション uid が null の状態でセッションを再開しようとしたときに発生します。

#### 対処

セッション uid が null でないことを確認してください。

## KDAN21072-E

---

stopSession: Stop of session failed. Session ID: aa....aa.

aa....aa : セッション uid

#### 説明

セッション uid が null の状態でセッションを一時停止しようとしたときに発生します。

#### 対処

セッション uid が null でないことを確認してください。

## KDAN21073-E

---

verifyDestination: verify of destination failed. Destination name: aa....aa, type: bb....bb.

aa....aa : 送信先名

bb....bb : 送信先タイプ

#### 説明

送信先リストに該当送信先が存在しない場合に発生します。

#### 対処

指定された送信先がストアに存在することを確認してください。

## KDAN21074-E

---

createDestination: Destination creation failed. Destination name: aa....aa, type:bb....bb, lifespan: cc....cc.

aa....aa : 送信先名

bb....bb : 送信先タイプ

cc....cc : 生存期間

説明

- 送信先作成の権限がない場合に発生します。
- 送信先の作成時にブローカーエラーが発生した場合に発生します。

対処

- 送信先作成の権限があることを確認してください。
- 保守員に問い合わせてください。

## KDAN21075-E

---

destroyDestination: Destination destroy failed. Destination name: aa....aa, type: bb....bb, lifespan: cc....cc.

aa....aa : 送信先名

bb....bb : 送信先タイプ

cc....cc : 生存期間

説明

- 送信先がストアに存在しない場合に発生します。
- 送信先の削除時にエラーが発生した場合に発生します。

対処

- 指定された送信先がストアに存在することを確認してください。
- 保守員に問い合わせてください。

## KDAN21076-E

---

addProducer: Add producer failed. Connection ID: aa....aa, session ID: bb....bb.

aa....aa : コネクション uid

bb....bb : セッション uid

説明

1. 権限がないため、または、最大プロデューサリミットを超えた状態でプロデューサを作成しようとしたときに発生します。
2. プロデューサの作成時に内部エラーが発生しました。

対処

1. プロデューサ作成用の権限があることを確認してください。
2. 内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN21077-E

---

deleteProducer: Delete producer failed. Connection ID: aa....aa, session ID: bb....bb, producer ID: cc....cc.

aa....aa : コネクション uid

bb....bb : セッション uid

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

cc....cc : プロデューサ uid

#### 説明

指定されたプロデューサが作成されていない場合に発生します。

#### 対処

指定されたプロデューサがすでに作成されていることを確認してください。

## KDAN21078-E

---

addConsumer: Add consumer failed. Connection ID: aa....aa, session ID: bb....bb.

aa....aa : コネクション uid

bb....bb : セッション uid

#### 説明

コンシューマーの作成時にエラーが発生しました。

#### 対処

コネクションとセッションがクローズされていないことを確認してください。

## KDAN21079-E

---

deleteConsumer: Delete consumer failed. Connection ID: aa....aa, session ID: bb....bb, consumer ID: cc....cc, durable name: dd....dd, client ID: ee....ee.

aa....aa : コネクション uid

bb....bb : セッション uid

cc....cc : コンシューマー uid

dd....dd : デュアラブルサブスクライバー名

ee....ee : クライアント id

#### 説明

- コンシューマーの削除時にエラーが発生しました。
- 送信先が破棄されたときに削除されたコンシューマーをアンサブスクライブしようとしたときに発生します。

#### 対処

コネクションとセッションがクローズされていないことを確認してください。

## KDAN21080-E

---

setConsumerAsync: Set Async consumer failed. Connection ID: aa....aa, session ID: bb....bb, consumer ID: cc....cc.

aa....aa : コネクション uid

bb....bb : セッション uid

cc....cc : コンシューマー uid

説明

非同期リスナーをコンシューマーに登録する際に発生します。

対処

コネクションとセッションがクローズされていないことを確認してください。

## KDAN21088-E

---

sendMessage: Sending message failed. Connection ID: aa....aa.

aa....aa : コネクション uid

説明

- メッセージ送信時に問題が発生しました。考えられる原因は、最大メッセージ数や最大合計メッセージバイト数や最大バイト数/メッセージを超えたことです。
- 内部エラーが発生しました。

対処

- 該当送信先に対してメッセージカウントの最大リミット/合計メッセージバイト数/バイト数/メッセージを増加してください。
- 保守員に問い合わせてください。

## KDAN21089-E

---

fetchMessage: Fetch Message failed. Connection ID: aa....aa, session ID: bb....bb, consumer ID: cc....cc.

aa....aa : コネクション uid

bb....bb : セッション uid

cc....cc : コンシューマー uid

説明

ブローカーからのメッセージの取得時に問題が発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN21090-E

---

acknowledgeMessage: Sending Acknowledgement failed. Connection ID: aa....aa.

aa....aa : コネクション uid

説明

ブローカーにメッセージ応答確認をする際に問題が発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN21091-E

---

sendAcknowledgement: Sending Acknowledgement failed. Connection ID: aa....aa.

aa....aa : コネクション uid

### 説明

ブローカーに応答確認を送信する際に問題が発生しました。

### 対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN21092-E

---

addBrowser: Add browser failed. Connection ID: aa....aa, session ID: bb....bb, destination: cc....cc, selector: dd....dd.

aa....aa : コネクション uid

bb....bb : セッション uid

cc....cc : 送信先

dd....dd : セレクター

### 説明

ブラウザを追加する際に指定されたセレクター文字列が無効である場合に発生します。

### 対処

指定されたセレクター文字列が有効であることを確認してください。

## KDAN21093-E

---

deleteBrowser: consumer ID not found. Connection ID:aa....aa, Session ID: bb....bb, Consumer ID: cc....cc.

aa....aa : コネクション uid

bb....bb : セッション uid

cc....cc : コンシューマー uid

### 説明

ブラウザを削除する際に指定されたコンシューマーがキューブラウザリストに存在しない場合に発生します。

### 対処

コンシューマーがすでにクローズされていないことを確認してください。

## KDAN21094-E

---

browseMessages: destination not found. Connection ID:aa....aa, Session ID: bb....bb, Consumer ID: cc....cc destination: dd....dd.

aa....aa : コネクション uid  
bb....bb : セッション uid  
cc....cc : コンシューマー uid  
dd....dd : 送信先

### 説明

メッセージをブラウズする際に送信先が見つからない場合に発生します。

### 対処

指定された送信先がストアに存在することを確認してください。

## KDAN21095-E

---

browseMessages: Browse queue failed. Connection ID: aa....aa, session ID: bb....bb, consumer ID: cc....cc.

aa....aa : コネクション uid  
bb....bb : セッション uid  
cc....cc : コンシューマー uid

### 説明

ブラウザを追加する際に指定されたセレクター文字列が無効である場合に発生します。

### 対処

指定されたセレクター文字列が有効であることを確認してください。

## KDAN21096-E

---

browseMessages: consumer ID not found. Connection ID:aa....aa, Session ID: bb....bb, Consumer ID: cc....cc.

aa....aa : コネクション uid  
bb....bb : セッション uid  
cc....cc : コンシューマー uid

### 説明

メッセージをブラウズする際に送信先が見つからない場合に発生します。

### 対処

コンシューマーがすでにクローズされていないことを確認してください。

## KDAN21097-E

---

redeliverMessages: Redeliver failed. Connection ID: aa....aa, session ID: bb....bb, transaction ID: cc....cc.

aa....aa : コネクション uid

bb....bb : セッション uid

cc....cc : トランザクション uid

### 説明

メッセージの再配送時に I/O エラーが発生しました。

### 対処

ネットワーク接続が適切であることを確認してください。

## KDAN21098-E

---

aa....aa:connection ID not found: bb....bb.

aa....aa : メソッド名

bb....bb : コネクション uid

### 説明

無効なコネクション id が渡された状態でコネクションに対して何らかの動作 (ブラウザ, コンシューマー, プロデューサの追加 / 削除, メッセージのフェッチなど) をしようとしたときに発生します。

### 対処

内部エラーのため, 保守員に問い合わせてください。

## KDAN21099-E

---

aa....aa:session ID not found: bb....bb.

aa....aa : メソッド名

bb....bb : セッション uid

### 説明

無効なセッション id が渡された状態でセッションに対して何らかの動作 (ブラウザ, コンシューマー, プロデューサの追加 / 削除, メッセージのフェッチなど) をしようとしたときに発生します。

### 対処

内部エラーのため, 保守員に問い合わせてください。

## KDAN21100-E

---

Cannot invoke SessionListener.getNextConsumerPacket() when in asynchronous receiving mode.

説明

非同期受信モードでブローカーからメッセージをフェッチする際に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN21101-E

---

Connection has been closed aa....aa.

aa....aa : IMQIP コネクション

説明

パケットからデータを読み込み時に IMQIP コネクションがクローズされている場合に発生します。

対処

コネクションがオープンであることを確認してください。

## KDAN21102-E

---

Failed to copy old persistent data under aa....aa to bb....bb.

aa....aa : カレントディレクトリ

bb....bb : ルートディレクトリ

説明

- 該当ファイルは読み込み権限がありません。
- 該当ファイルが破損しているか、または、構成されたファイルが存在しません。
- I/O エラーが発生しました。

対処

1. 該当ファイルに読み込み権限を与えてください。
2. 操作をリポートしてください。問題が解決されない場合、ブローカーを再起動してください。この場合は、古いデータが失われます。
3. 保守員に問い合わせてください。

## KDAN21103-E

---

This should never happen!

説明

指定されたトランザクションに対してトランザクション情報オブジェクトをクローンしようとしたときに発生します。

対処

オブジェクトのクラスが Cloneable インターフェースをサポートすることを確認してください。

## KDAN21104-E

---

Could not parse properties aa....aa.

aa....aa : 例外

説明

内部エラーが発生しました。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN21105-E

---

Could not marshal properties aa....aa.

aa....aa : 例外

説明

プロパティバイトの取得時に I/O エラーが発生しました。

対処

ネットワーク接続が適切であることを確認してください。

## KDAN21106-E

---

Exception getting properties: aa....aa.

aa....aa : 例外メッセージ

説明

プロパティの取得時に I/O エラーが発生しました。

対処

ネットワーク接続が適切であることを確認してください。

## KDAN21107-E

---

Could not get message body: aa....aa.

aa....aa : 例外

説明

- null になっているメッセージボディーの読み込み時にエラーが発生しました。
- メッセージボディーの取得時に I/O エラーが発生しました。

対処

- メッセージボディーが null でないことを確認してください。
- 保守員に問い合わせてください。

## KDAN21108-E

---

aa....aa:setCookie()

aa....aa : VRecordRAF 情報

説明

VRFile にメッセージとそのコンシューマステートを書き込むときに実行時例外が発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN21109-E

---

aa....aa:free()

aa....aa : VRecordRAF 情報

説明

VRFile からレコードを開放する際に実行時例外が発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN21110-E

---

Fault Injection: triggered aa....aa selector [bb....bb]

aa....aa : フォルト

bb....bb : セレクター

説明

I/O エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN21111-E

---

Internal Error: Invalid Acknowledge Packet processing notifying client aa....aa

aa....aa : パケット情報

説明

応答確認メッセージの取り扱い時に内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN21115-E

---

The END target for BETWEEN must be a numeric value. Found aa....aa

aa....aa : クラス名

### 説明

BETWEEN ステートメントの END が数値になっていない場合に発生します。

### 対処

BETWEEN ステートメントの END が数値であることを確認してください。

## KDAN21116-E

---

Pass <vmarguments> to the Java VM.

### 説明

「-vmargs」でコマンド引数を指定しない場合に発生します。

### 対処

「-vmargs」で有効なコマンド引数を指定してください。

## KDAN21118-E

---

Acknowledgement could not be processed because the broker is shutting down.

### 説明

応答確認の取り扱い中にブローカーがシャットダウンされた場合に発生します。

### 対処

ブローカーが起動されていることを確認してください。

## KDAN21119-E

---

Transaction acknowledgement could not be added because message aa....aa has already been removed.

aa....aa : メッセージ id

### 説明

送信先に該当メッセージが存在しない場合に発生します。

### 対処

送信先に該当メッセージが存在することを確認してください。

## KDAN21120-E

---

Transaction acknowledgement could not be added because message aa....aa was locked.

aa....aa : メッセージ id

説明

応答確認を追加時に内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN21121-E

---

Specify a valid absolute path for var home to use.

説明

-varhome オプションにディレクトリパスの指定がないときに発生します。

対処

-varhome オプションには正しいディレクトリパスの指定をしてください。

## KDAN21122-E

---

Exception caught while login. Reason: aa....aa.

aa....aa : エラーの理由

説明

内部エラーが発生しました。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN21123-E

---

Exception caught while updating portmapper property. Reason: aa....aa.

aa....aa : エラーの理由

説明

- 更新する属性値に不正なプロパティ名を指定した。
- 更新する属性値に不正なプロパティ値を指定した。

対処

- 更新する属性値に正しいプロパティ名を指定してください。
- 更新する属性値に正しいプロパティ値を指定してください。

## KDAN21124-E

---

Exception canceling key.

説明

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

内部エラーが発生しました。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN21125-E

---

Exception processing aa...aa.

aa...aa : エラー情報

説明

コネクション処理でエラーが発生しました。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN21126-E

---

Exception while removing persistent store. Reason: aa...aa.

aa...aa : 例外メッセージ

説明

永続化ストアを削除しようとしてエラーが発生しました。

対処

永続化ストアの権限が適切であることを確認してください。

## KDAN21127-E

---

Internal Error : aa...aa.

aa...aa : エラーの理由

説明

内部エラーが発生しました。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN21128-E

---

Exception occur while upgrading the store. Reason: aa...aa.

aa...aa : エラーの理由

説明

- 古い永続ストアが不正です。
- 古い永続ストアが存在しません。

対処

- 再度オペレーションを実行してください。問題が持続する場合は、ブローカーを再起動してください。
- 再起動後にメッセージや送信先のデータは失われます。

## KDAN21129-E

---

Unsupported Operation.

説明

非サポートのメソッドを呼び出しました。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN21130-E

---

Already waiting for aa....aa

aa....aa : オブジェクト

説明

リクエスト通知をする間に、システムがすでにその特定のオブジェクトを待っている時に発生します。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN21131-E

---

Unknown size aa....aa

aa....aa : プロパティ値かバイト値

説明

内部エラーが発生しました。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN21132-E

---

Unable to paused unknown destination aa....aa.

aa....aa : 送信先

説明

送信先を一時停止して永続ストアーに送信先が存在しないときに発生します。

対処

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

永続ストアーに送信先が存在していることを確認してください。

#### KDAN21133-E

---

Unable to paused admin or internal destination aa....aa.

aa....aa : 送信先

説明

送信先の作成を一時停止したときに発生します。

対処

送信先の作成を一時停止したときに送信先が作成されていないかを確認してください。

#### KDAN21134-E

---

Unable to resume unknown destination aa....aa.

aa....aa : 送信先

説明

指定した送信先が永続ストアー存在しないときに発生します。

対処

永続ストアーに送信先が存在していることを確認してください。

#### KDAN21135-E

---

Internal error processing delete consumer aa....aa

aa....aa : コンシューマー

説明

指定したコンシューマーを削除するときに内部エラーが発生しました。

対処

保守員に問い合わせてください。

#### KDAN21136-E

---

Failed to delete file: aa....aa.

aa....aa : ファイル名

説明

- パスで指定したファイルが存在しません。
- ファイルに削除権限がありません。

対処

- ファイルが存在していることを確認してください。

- ファイルに削除権限があることを確認してください。

## KDAN21137-E

---

Internal Error loading/routing transacted message, throwing out message aa....aa.

aa....aa : エラーメッセージ

説明

内部エラーが発生しました。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN21138-E

---

Internal Exception:

説明

内部エラーの表示で発生しました。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN21139-E

---

Exception caught while updating the broker configuration. Reason: aa....aa.

aa....aa : エラーの理由

説明

- プロパティが何らかの理由で設定できません。
- プロパティが保存できません。

対処

- プロパティに値が設定できることを確認してください。
- プロパティが保存できることを確認してください。

## KDAN21140-E

---

Client Failover

説明

内部エラーが発生しました。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN21141-E

---

Failed to truncate file: aa....aa.

aa....aa : ファイル名

### 説明

ファイル操作で I/O エラーが発生しました。

### 対処

- ネットワーク接続が適切であることを確認してください。
- I/O デバイス / ドライバーが動作しているか確認してください。
- システム管理者にお問い合わせください。

## KDAN21142-E

---

Bad sysmessageid is specified.

### 説明

ブローカーの内部エラーが発生しました。

### 対処

保守員にお問い合わせください。

## KDAN21143-E

---

Propertis is not specified.

### 説明

ブローカーの内部エラーが発生しました。

### 対処

保守員にお問い合わせください。

## KDAN21144-E

---

BEFORE SLEEP aa....aa(seconds) BECAUSE OF FAULT bb....bb

aa....aa : 秒数

bb....bb : 不正値

### 説明

ブローカーの内部エラーが発生しました。

### 対処

- 再度オペレーションを実行してください。問題が持続する場合は、ブローカーを再起動してください。再起動したら、古いデータは失われます。
- 保守員にお問い合わせください。

## KDAN21145-E

---

Internal Error: unable to process consumer request aa....aa.

aa....aa : パケット

説明

ブローカーの内部エラーが発生しました。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN21146-E

---

Error setting overrides

説明

ブローカーの内部エラーが発生しました。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN21147-E

---

Shutting down metrics, timer has been canceled.

説明

ブローカーの内部エラーが発生しました。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN21148-E

---

Sending detach notification for aa....aa from bb....bb.

aa....aa : コンシューマー I D

bb....bb : 永続サブスクライバー

説明

ブローカーの内部エラーが発生しました。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN21149-E

---

XXX - internal error handling delivery policy change

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

#### 説明

ブローカーの内部エラーが発生しました。

#### 対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN21150-E

---

Internal Error Unable to consume aa....aa:bb....bb.

aa....aa : コンシューマー ID

bb....bb : パケット参照

#### 説明

ブローカーの内部エラーが発生しました。

#### 対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN21151-E

---

Internal Exception: unable to load destination aa....aa.

aa....aa : Topic 送信先

#### 説明

ブローカーの内部エラーが発生しました。

#### 対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN21152-E

---

Monitor destination Error aa....aa.

aa....aa : 送信先名

#### 説明

ブローカーの内部エラーが発生しました。

#### 対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN21153-E

---

Internal Error: unable to retrieve properties from resume message aa....aa.

aa....aa : パケット

#### 説明

ブローカーの内部エラーが発生しました。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN21154-E

---

Internal Error: unable to retrieve properties from generateUID message aa....aa.

aa....aa : パケット

説明

ブローカーの内部エラーが発生しました。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN21155-E

---

Internal Error: error retrieving properties from INFO\_REQUEST message.

説明

ブローカーの内部エラーが発生しました。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN21156-E

---

Internal Error: error retrieving properties from hello message.

説明

ブローカーの内部エラーが発生しました。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN21157-E

---

Internal Error: unable to retrieve properties from goodbye message aa....aa.

aa....aa : パケット

説明

ブローカーの内部エラーが発生しました。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN21158-E

---

SLEEP aa....aa(seconds) FAULT (bb....bb) interrupted: cc....cc

aa....aa : 秒数

bb....bb : 不正値

cc....cc : エラーメッセージ

説明

ブローカーの内部エラーが発生しました。

対処

- 再度オペレーションを実行してください。問題が持続する場合は、ブローカーを再起動してください。再起動したら、古いデータは失われます。
- 保守員に問い合わせてください。

## KDAN21159-E

---

error connection removing producer it doesnt own PID=aa....aa, connectionUID of request bb....bb, connectionUID of creator cc....cc, checking producer state: dd....dd.

aa....aa : プロデューサ ID

bb....bb : コネクション ID

cc....cc : コネクション ID

dd....dd : プロデューサ ID

説明

ブローカーの内部エラーが発生しました。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN21160-E

---

SHUTING DOWN BROKER BECAUSE OF FAULT aa....aa

aa....aa : 不正値

説明

ブローカーの内部エラーが発生しました。

対処

- 再度オペレーションを実行してください。問題が持続する場合は、ブローカーを再起動してください。再起動したら、古いデータは失われます。
- 保守員に問い合わせてください。

## KDAN21161-E

---

HALTING BROKER BECAUSE OF FAULT aa....aa

aa....aa : 不正値

説明

ブローカーの内部エラーが発生しました。

対処

- 再度オペレーションを実行してください。問題が持続する場合は、ブローカーを再起動してください。再起動したら、古いデータは失われます。
- 保守員に問い合わせてください。

## KDAN21162-E

---

Broker down Unable to acknowledge aa....aa:bb....bb

aa....aa : SysMessageID

bb....bb : コンシューマー ID

説明

ブローカーの内部エラーが発生しました。

対処

- 再度オペレーションを実行してください。問題が持続する場合は、ブローカーを再起動してください。
- ブローカーを再起動しても問題が持続する場合は、ブローカーインスタンスを削除して再作成してください。この場合、メッセージや送信先のデータは失われます。
- 保守員に問い合わせてください。

## KDAN21163-E

---

Invalid value for -reset

説明

-reset の引数が不正な時に発生します。

対処

-reset に正しい引数を指定してください。

## KDAN21164-E

---

Running low on memory while writing a message to a client, the current message may be lost

説明

指定した Java ヒープを超えたときに発生します。

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

#### 対処

Java ヒープサイズを増やしてください。保守員に問い合わせてください。

## KDAN21165-E

---

The broker ran out of memory during startup and was unable to recover, please adjust the amount of memory allocated to the java process in the cjmsbroker script or bat file and restart the broker

#### 説明

指定した Java ヒープを超えたときに発生します。

#### 対処

Java ヒープサイズを増やしてください。保守員に問い合わせてください。

## KDAN21166-E

---

Running low on memory while allocating space for a message header, system will attempt to recover

#### 説明

指定した Java ヒープを超えたときに発生します。

#### 対処

Java ヒープサイズを増やしてください。保守員に問い合わせてください。

## KDAN21167-E

---

Invalid value for -remove

#### 説明

-remove の引数が不正な時に発生します。

#### 対処

-remove に正しい引数を指定してください。

## KDAN21168-E

---

Running low on memory while portmapper service listening client connection, system will attempt to recover.

#### 説明

指定した heap メモリーを超えたときに発生します。

#### 対処

heap サイズを増やしてください。保守員に問い合わせてください。

## KDAN21169-E

---

Running low on memory while portmapper service processing client connection, system will attempt to recover.

説明

指定した heap メモリーを超えたときに発生します。

対処

heap サイズを増やしてください。保守員に問い合わせてください。

## KDAN21170-E

---

Running low on memory in portmapper service, broker will attempt to restart.

説明

指定した heap メモリーを超えたときに発生します。

対処

heap サイズを増やしてください。保守員に問い合わせてください。

## KDAN21171-E

---

Unable to process admin request: Broker has not completed startup.

説明

ブローカーが完全にスタートされていない場合に発生します。

対処

- 再度オペレーションを実行してください。問題が持続する場合は、ブローカーを再起動してください。
- ブローカーを再起動しても問題が持続する場合は、ブローカーインスタンスを削除して再作成してください。この場合、古いデータは失われます。

## KDAN21172-E

---

Unable to process admin request: Broker is shutting down.

説明

ブローカーのシャットダウン中に発生します。

対処

- 再度オペレーションを実行してください。問題が持続する場合は、ブローカーを再起動してください。
- ブローカーを再起動しても問題が持続する場合は、ブローカーインスタンスを削除して再作成してください。この場合、古いデータは失われます。

## KDAN21173-E

---

Unable to store message to destination aa....aa: Broker is shutting down or destination is being destroyed.

aa....aa : 送信先名

説明

- 送信先へのメッセージの保存中, ブローカーがシャットダウンした場合に発生します。
- 送信先へのメッセージの保存中, 該当送信先がストアに存在しない場合に発生します。

対処

再度オペレーションを実行してください。問題が持続する場合は, ブローカーを再起動してください。この場合, 古いデータは失われます。

## KDAN21174-E

---

Transaction aa....aa has state bb....bb during connection cc....cc cleanup

aa....aa : トランザクション ID

bb....bb : トランザクション状態

cc....cc : コネクション ID

説明

セッションがクローズしたときにトランザクションがクローズしていないときに発生します。

対処

使用したあとで, リソースが正しくクローズされていることを確認してください。

## KDAN21175-E

---

Internal Error: message aa....aa queued on destroyed connection bb....bb.

aa....aa : パケット

bb....bb : IMQIPConnection オブジェクト

説明

内部エラーが発生しました。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN21176-E

---

Wait for reference : aa....aa.

aa....aa : パケット参照

説明

内部エラーが発生しました。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN21177-E

---

Weird reference behavior aa....aa.

aa....aa : パケット参照

説明

内部エラーが発生しました。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN21178-E

---

loaded durable consumer [cid=aa....aa, dn=bb....bb] already exists cc....cc

aa....aa : クライアント ID

bb....bb : 永続サブスクライバー名

cc....cc : 永続サブスクライバーリスト

説明

内部エラーが発生しました。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN21179-E

---

Canceling message expiration on aa....aa

aa....aa : 送信先名

説明

内部エラーが発生しました。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN21180-E

---

Unknown Monitor destination aa....aa.

aa....aa : 送信先名

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

#### 説明

内部エラーが発生しました。

#### 対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN21181-E

---

Data logged at file aa....aa

aa....aa : ファイル名

#### 説明

内部エラーが発生しました。

#### 対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN21182-E

---

Unknown dump arg aa....aa.

aa....aa : 引数

#### 説明

不正な引数を指定したときに発生します。

#### 対処

正しい引数を指定してください。

## KDAN21183-E

---

Ignore duplicated redeliver request [aa....aa:bb....bb]

aa....aa : パケット

bb....bb : エラーメッセージ

#### 説明

メッセージパケットから属性を取得したときにブローカーの内部エラーが発生しました。

#### 対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN21184-E

---

Session aa....aa is bad because it is from a different connection [owning,current]=[bb....bb,cc....cc].

aa....aa : セッション ID

bb....bb : コネクション ID

cc....cc : コネクション ID

説明

内部エラーが発生しました。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN21185-E

---

local consumer does not have associated session aa....aa.

aa....aa : コンシューマー ID

説明

内部エラーが発生しました。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN21186-E

---

Bad body in destroy consumer

説明

内部エラーが発生しました。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN21187-E

---

Bad selector format, cannot match against aa....aa

aa....aa : セレクター文字列

説明

セレクターの指定でシンタックスエラーが発生しました。

対処

セレクターを正しく修正してください。

## KDAN21188-E

---

Unable to retrieve transaction information aa....aa for bb....bb we may be clearing the transaction

aa....aa : トランザクション情報

bb....bb : トランザクション id

説明

トランザクションが存在しないとき、トランザクションリストからトランザクショ

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

ンを取得したときのエラーが発生しました。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN21189-E

---

Could not get variable headeraa....aa.

aa....aa : エラーメッセージ

説明

パケット処理で I/O エラーが発生しました。

対処

- ネットワーク接続が適切であることを確認してください。
- I/O デバイス / ドライバーが動作しているか確認してください。
- システム管理者にお問い合わせください。

## KDAN21190-E

---

Max file descriptors: aa....aa (bb....bb).

aa....aa : 現在値

bb....bb : 最大数

説明

内部エラーが発生しました。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN21191-E

---

Unable to clean up message aa....aa after ack processing

aa....aa : パケット参照

説明

ブローカーの内部エラーが発生しました。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN21192-E

---

Received bad address aa....aa ignoring

aa....aa : mqAddress

説明

ブローカーの内部エラーが発生しました。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN21193-E

---

Cannot reschedule task, timer has been canceled, the broker is probably shutting down.

説明

ブローカーの内部エラーが発生しました。

対処

エラーログをチェックして措置するか、保守員に問い合わせてください。

## KDAN21701-E

---

Could not use log file aa....aa.bb....bb

aa....aa : ログファイル

bb....bb : ファイルが使用できなかった理由

説明

- ログロケーション用にディレクトリを作成できませんでした。
- ログファイルは書き込み権限がありません。

対処

- ログロケーションを作成するために適切な権限を指定してください。
- ログファイルに書き込み権限を与えてください。または、読み込み属性をはずしてください。

## KDAN21702-E

---

Could not open logging device aa....aa.bb....bb

aa....aa : ロギングデバイス

bb....bb : デバイスがオープンされなかった理由

説明

ファイルロギングデバイスのオープン時に I/O エラーが発生しました。

対処

ファイルに適切な権限が与えられていることを確認してください。

## KDAN21703-E

---

Could not log message to aa....aa.bb....bb

aa....aa : ロギングデバイス

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

bb....bb : ログインできなかった理由

説明

- ログファイルへの書き込み時に I/O エラーが発生しました。
- OUT や ERR ストリームに書き込むときに I/O エラーが発生しました。

対処

- ファイルに適切な権限が与えられていることを確認してください。

## KDAN21704-E

---

No log handlers specified by aa....aa.

aa....aa : プロパティ名

説明

プロパティファイルにログハンドラが指定されていません。

対処

次のどれかのログハンドラを指定してください。

File , console , destination , jmx

## KDAN21705-E

---

No log handler specified by aa....aa.

aa....aa : プロパティ名

説明

ログハンドラにインプリメンテーションクラスが指定されていません。

対処

ログハンドラがインプリメンテーションクラスを有することを確認してください。

## KDAN21706-E

---

Could not load LogHandler class: aa....aa

aa....aa : LogHandler クラス名

説明

- ログハンドラクラスが存在しません。
- クラスに適切なパッケージ名が指定されていません。

対処

- クラスが存在することを確認してください。
- 適切なパッケージ名を指定してください。

## KDAN21707-E

---

Unable to find version properties for this resource, jar file may be corrupted.

説明

version.properties ファイルが存在しません。

対処

version.properties ファイルを適切なロケーションに指定してください。

## KDAN21708-E

---

Exception loading version properties for this resource, jar file may be corrupted.

説明

バージョンプロパティを読み込むときにエラーが発生しました。  
プロパティファイルが破損しているまたは、適切な権限がありません。

対処

ファイルに適切な権限を指定してください。

## KDAN21709-E

---

Error retrieving version information from aa....aa

aa....aa : クラスパス名

説明

バージョンプロパティオブジェクトが null になっています。

対処

version.properties ファイルを適切なロケーションに指定してください。

## KDAN21710-E

---

Compact cannot be done on opened file.

説明

開かれた VRFile (ファイルストア情報を格納しているファイル) を圧縮しようとしたときに発生します。

対処

圧縮する前に該当ファイルがクローズされていることを確認してください。

## KDAN21711-E

---

File is not yet opened and loaded.

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

#### 説明

開かれていない VRFile ( Variable Record file - ファイルストア情報を格納している ) に対して何らかの操作をしようとしたときに発生します。

#### 対処

VRFile に対して何らかの操作をする前にオープンメソッドをコールしてファイルを開いてください。

## KDAN21712-E

---

Failed to rename backing file aa....aa to backup file bb....bb

aa....aa : バックアップファイル名

bb....bb : バックアップファイル名

#### 説明

VRFile の圧縮時に、バックアップファイルへのリネームが失敗したときに発生します。

#### 対処

ファイルストアに適切な権限を指定してください。

## KDAN21713-E

---

Failed to rename temp file aa....aa to backing file bb....bb

aa....aa : バックアップファイル名

bb....bb : バックアップファイル名

#### 説明

VRFile の圧縮時に、一時ファイルから VRFile へのリネームが失敗したときに発生します。

#### 対処

ファイルストアに適切な権限を指定してください。

## KDAN21714-E

---

Failed to delete the backup file aa....aa

aa....aa : バックアップファイルパス

#### 説明

VRFile 圧縮時に、バックアップファイルを削除できませんでした。

#### 対処

ファイルストアに適切な権限を指定してください。

## KDAN21715-E

---

aa....aa:Bad file magic number: bb....bb; Expecting: cc....cc

aa....aa : バッキングファイルパス

bb....bb : バッキングファイルから読まれた番号

cc....cc : 予想マジック番号

説明

VRFile のマジック番号が予想されたマジック番号と異なります。

対処

ファイルストアのファイルが破損していないことを確認してください。

## KDAN21716-E

---

aa....aa:Unsupported VRFile version: bb....bb; Expecting: cc....cc

aa....aa : バッキングファイルパス

bb....bb : 見つかったバージョン番号

cc....cc : 予想バージョン番号

説明

VRFile のバージョンが予想されたバージョンと異なります。

対処

ファイルストアのファイルが破損していないことを確認してください。

## KDAN21717-E

---

aa....aa:Unrecognized VRecord specified

aa....aa : バッキングファイルパス

説明

VRFile のレコードが不正です。

対処

ファイルストアのファイルが破損していないことを確認してください。

## KDAN21718-E

---

aa....aa:Unrecognized VRFile format, no valid file header

found, can only read bb....bb bytes

aa....aa : バッキングファイルパス

bb....bb : ヘッダーから読み込んだバイト数

説明

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

レコードベースファイルのファイルフォーマットが不正です。

対処

ファイルストアのファイルが破損していないことを確認してください。

## KDAN21719-E

---

Uncaught exception aa....aa occurred in thread bb....bb

aa....aa : バッキングファイルパス

bb....bb : バッキングファイルから読み込んだクッキー

説明

キャッチされていない例外によってスレッドが終了されたときに発生します。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN21720-E

---

Could not create directory aa....aa.

aa....aa : ファイルパス / ディレクトリパス

説明

ログロケーション用のディレクトリを作成できませんでした。

対処

ログロケーションに適切な権限を与えてください。

## KDAN21721-E

---

Could not write to file aa....aa.

aa....aa : ファイルパス / ディレクトリパス

説明

ログファイルに書き込めませんでした。

対処

ログファイルに書き込み権限を与えてください。

## KDAN21722-E

---

Could not write to file aa....aa. It is a directory.

aa....aa : ファイルパス / ディレクトリパス

説明

ログファイルのロールオーバーに使用されたのは、ファイルではなくディレクトリです。

対処

対処は不要です。

## KDAN21723-E

---

Could not write creation timestamp to file aa....aa.

aa....aa : ファイルパス / ディレクトリパス

説明

ロールオーバーファイルに作成日時情報を書き込むときに、I/O エラーが発生した、または、ストリームがクローズされたときに発生します。

対処

ログファイルのロケーションが適切な権限を持つことを確認してください。

## KDAN21724-E

---

Could not read creation timestamp from file aa....aa. It may be corrupted.

aa....aa : ファイルパス / ディレクトリパス

説明

ロールオーバーファイルから作成日時を読み込むときに、I/O エラーが発生しました。

対処

ログファイルのロケーションが適切な権限を持つことを確認してください。

## KDAN21726-E

---

Portmapper version mismatch. Version=aa....aa. Expecting bb....bb

aa....aa : カレントバージョン

bb....bb : 予想バージョン

説明

portmapper バージョンが予想されたバージョンと一致しません。

対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN21727-E

---

Could not skip bytes

説明

ファイルから作成日時情報を読み込むときに I/O エラーが発生しました。

対処

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

ファイルの権限を適切に指定してください。

## KDAN21728-E

---

Internal Error: timer canceled.

説明

内部エラーが発生しました。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN21729-E

---

Could not set handlers: aa....aa.

aa....aa : 例外メッセージ

説明

使用するログハンドラ群を指定するときにロガーがクローズされていない状態にあります。

対処

ハンドラを設定する前にロガーがクローズしていないことを確認してください。

## KDAN21730-E

---

Logger must be closed before setting handlers.

説明

使用するログハンドラ群を指定するときにロガーがクローズされていない状態にあります。

対処

ハンドラを設定する前にロガーがクローズしていないことを確認してください。

## KDAN22001-W

---

Authentication of aa....aa for bb....bb service failed.

aa....aa : ユーザ名

bb....bb : サービス名

説明

指定されたユーザがユーザリポジトリに存在しない場合に発生します。

対処

有効なユーザ名およびパスワードを指定してください。

## KDAN22002-W

---

Unable to load aa....aa property file bb....bb.

aa....aa : オープンできなかったプロパティファイルの種別

bb....bb : プロパティファイルのパス

説明

内部エラーが発生した場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN22003-W

---

Unable to save properties without a valid configStore class

説明

指定された CJMSP インスタンスのプロパティファイルが存在しない場合に発生します。

対処

各 CJMSP インスタンスが有効なプロパティファイルを有することを確認してください。

## KDAN22004-W

---

Creation of destination aa....aa failed.

aa....aa : 送信先名

説明

コネクションが存在しない場合または新しい送信先を作成するためのメモリがない場合に発生します。

対処

送信先を作成するのに十分なメモリがあることを確認してください。

## KDAN22005-W

---

Destruction of destination aa....aa failed.

aa....aa : 送信先名

説明

- 指定された送信先が null の場合に発生します。
- 指定された送信先がデッドメッセージキューである場合に発生します。
- 指定された送信先が存在しない場合に発生します。

対処

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

- CJMSP に存在する有効な送信先を指定してください。
- デッドメッセージキューは削除できません。

## KDAN22006-W

---

Creation of consumer aa....aa from connection bb....bb on destination cc....cc failed.

aa....aa : コンシューマー id

bb....bb : コネクション名

cc....cc : 送信先名

#### 説明

内部エラーが発生しました。

#### 対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN22007-W

---

Destruction of consumer aa....aa from connection bb....bb on destination cc....cc failed.

aa....aa : コンシューマー id

bb....bb : コネクション名

cc....cc : 送信先名

#### 説明

内部エラーが発生しました。

#### 対処

内部エラーのため、保守員に問い合わせてください。

## KDAN22008-W

---

Storing of JMS message from aa....aa failed.

aa....aa : メッセージ ID

#### 説明

- CJMSP 内の送信先情報を有する送信先ファイルに指定された送信先が存在しない場合に発生します。
- システム内のメッセージ数が最大数を超過し、メッセージが拒否された場合に発生します。

#### 対処

- 送信先ファイルに存在する有効な送信先を指定してください。
- 指定された名称の新しい送信先を作成してください。
- CJMSP ブローカーのメッセージ数の最大値を増加してください。

## KDAN22009-W

---

Could not control debug setting of a class

説明

プロパティファイル内にデバッグプロパティが指定されていない場合に発生します。

対処

プロパティファイル内にデバッグプロパティを指定してください。

## KDAN22010-W

---

Browsing of Queue aa....aa failed.

aa....aa : キュー名

説明

CJMSP 内の送信先情報を有する送信先ファイルに指定された送信先が存在しない場合に発生します。

対処

- 送信先ファイルに存在する有効な送信先を指定してください。
- 指定された名称の新しい送信先を作成してください。

## KDAN22011-W

---

Unable to parse selector aa....aa

aa....aa : セレクター文字列

説明

指定されたメッセージセレクター式が無効である場合に発生します。

対処

SQL92 構文を基にした有効なセレクター式を指定してください。

## KDAN22012-W

---

Unable to stop service aa....aa.

aa....aa : サービス名

説明

指定されたサービスがすでに停止している場合に発生します。

対処

指定したサービスが事前に停止していないことを確認してください。

## KDAN22013-W

---

Unable to destroy service aa....aa.

aa....aa : サービス名

### 説明

指定されたサービスが存在しない場合に発生します。

### 対処

サービスが存在し、かつ停止されていることを確認してください。

## KDAN22014-W

---

Deleted file with non-numeric file name: aa....aa.

### 説明

ユーザが存在しないファイルを削除しようとしたときに発生します。

### 対処

存在しないファイルは削除しないでください。

## KDAN22015-W

---

Unable to read data file: aa....aa.

aa....aa : ファイル名

### 説明

指定されたファイルがディレクトリ内に存在しない場合に発生します。

### 対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN22018-W

---

A client attempted to add an invalid client id aa....aa on connection bb....bb.

aa....aa : クライアント ID

bb....bb : コネクション

### 説明

指定されたクライアント ID が次の場合に発生します。

- CJMS の予約名, null, 空文字列のどれかの場合
- クライアント ID の先頭が  $\${u:}$  という文字列の場合
- クライアント ID の先頭が  $\${%%}$  という文字列の場合

### 対処

クライアント ID に CJMS の予約名, null, 空文字, および  $\${u:}$  または  $\${%%}$  という文字で始まる名前を指定していないか確認してください。

## KDAN22019-W

---

Admin Operation Failed:

説明

- 送信先をページ用に指定された送信先名が無効な場合に発生します。
- 送信先のページ中にエラーが発生した場合に発生します。

対処

CJMSP に存在する有効な送信先名を指定してください。

## KDAN22020-W

---

Service aa....aa[bb....bb] access denied.

aa....aa : サービス名

bb....bb : サービス種別

説明

指定されたアクセス管理情報が無効な場合に発生します。

対処

有効なアクセス管理情報を指定してください。

## KDAN22021-W

---

aa....aa on bb....bb destination cc....cc denied - dd....dd.

aa....aa : 操作

bb....bb : 送信先の種別 (キュー, トピックなど)

cc....cc : 送信先名

dd....dd : 例外メッセージ

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN22022-W

---

aa....aa bb....bb destination cc....cc denied - dd....dd.

aa....aa : 操作

bb....bb : 送信先の種別 (キュー, トピックなど)

cc....cc : 送信先名

dd....dd : 例外メッセージ

説明

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

CJMSP が実行中でない場合に発生します。

対処

CJMSP を開始してください。

## KDAN22023-W

---

Unable to cleanup all data in thread pool aa....aa within the destroy time of bb....bb, data may be corrupted.

aa....aa : スレッドインスタンス

bb....bb : タイムアウト値

説明

指定されたサービスが実行中であり、内部エラーのためクリーンアップができない場合に発生します。

対処

保守員にお問い合わせください。

## KDAN22024-W

---

Unable to update service aa....aa

aa....aa : サービス名

説明

指定されたサービスが存在しない場合に発生します。

対処

指定したサービスが存在していることを確認してください。

## KDAN22025-W

---

Administration service received a forbidden operation on a restricted connection.

Operation=aa....aa.

aa....aa : 操作

説明

指定されたユーザが管理者でない場合に発生します。

対処

CJMSP への接続は管理者しかできません。

## KDAN22026-W

---

Removing aa....aa:state[bb....bb]. Timeout in reaching state cc....cc within dd....dd seconds.

aa....aa : コネクション

bb...bb : 現在の状態  
cc...cc : 要求状態  
dd...dd : 待機間隔 (秒単位)

説明

CJMSP へのコネクションが終了している場合に発生します。

対処

CJMSP への新しいコネクションを確立してください。

## KDAN22027-W

---

Client protocol level aa...aa was not at the supported level of bb...bb.

Broker is closing the connection to allow the client to reconnect at a supported level.

aa...aa : 互換性のないプロトコルレベル  
bb...bb : ブローカーが要求するプロトコルレベル

説明

- 要求されたクライアントプロトコルが CJMSP で対応されていない場合に発生します。
- 指定されたプロトコルが実行中でない場合に発生します。

対処

指定されたプロトコルを開始してください。

詳細は、保守員にお問い合わせください。

## KDAN22028-W

---

Could not configure MetricManager because a property was set to an invalid value

説明

- メトリックスのメトリックス interval (間隔) プロパティが設定されていない場合に発生します。
- メトリックスのメトリックス interval (間隔) プロパティに無効な値が設定されている場合に発生します。

対処

メトリックスの interval プロパティに有効な値を設定してください。

## KDAN22032-W

---

Data on connection aa...aa is corrupted, closing connection.

aa...aa : コネクション

説明

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

指定されたコネクションのデータが破損している場合に発生します。コネクションが終了されます。

#### 対処

ネットワークコネクションが安定していることおよびセキュアであることを確認してください。

## KDAN22033-W

---

Could not register diagnostic class

#### 説明

クラスの診断情報を取得する際、無効なクラスが指定されている場合に発生します。

#### 対処

config.properties ファイル内に完全なパッケージ名を有するクラスを指定してください。

## KDAN22034-W

---

Property [aa....aa] has whitespace at the end of the property [bb....bb], removing extra whitespace and re-storing.

aa....aa : プロパティ名

bb....bb : プロパティ値

#### 説明

properties ファイル内で余分なホワイトスペースが指定されています。この余分なホワイトスペースが削除されます。

#### 対処

特に何もする必要がありません。

## KDAN22035-W

---

Got exception while loading configuration change records, aa....aa records loaded, file truncated at bb....bb.

aa....aa : レコードサイズ

bb....bb : 位置

#### 説明

config record ファイルが破損しているときに発生します。Config record ファイルはコンフィギュレーションに関するすべての変更履歴を管理します。

#### 対処

CJMSP を再起動 (新しい config record ファイルが作成される) してください。しかし、過去のデータが失われます。

## KDAN22036-W

---

Found incomplete record at the end of the file [aa....aa], file truncated at bb....bb.

aa....aa : レコードサイズ

bb....bb : 位置

### 説明

config record ファイルが破損しているときに発生します。Config record ファイルはコンフィギュレーションに関するすべての変更履歴を管理します。

### 対処

CJMSP を再起動 (新しい config record ファイルが作成される) してください。しかし、過去のデータが失われます。

## KDAN22037-W

---

Broker ran out of memory before the passed in VM maximum (-Xmx) bb....bb b, lowering max to currently allocated memory (aa....aa b) and trying to recover

aa....aa : メモリサイズ

bb....bb : メモリサイズ

### 説明

CJMSP の開始または実行で JVM メモリが不足する場合に発生します。CJMSP の開始時にエラーが発生した場合、CJMSP が停止されます。

### 対処

この警告メッセージが何度も発生した場合、JVM メモリサイズを増加してください。

## KDAN22038-W

---

Broker is rejecting new producers, because it is extremely low on memory

### 説明

CJMSP が一般ユーザ用にプロデューサを作成する際、メモリが少なくなった場合に発生します。

### 対処

この警告メッセージが何度も発生した場合、CJMSP を再起動するか JVM メモリサイズを増加してください。

## KDAN22039-W

---

Broker is rejecting the creations of destinations, because it is extremely low on memory

### 説明

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

CJMSP が送信先を作成する際、メモリが少なくなった場合に発生します。

対処

この警告メッセージが何度も発生した場合、CJMSP を再起動するか JVM メモリサイズを増加してください。

## KDAN22040-W

---

Browsing of Queue aa....aa failed, destination unknown

aa....aa : キュー名

説明

ブラウジング用に指定された送信先が CJMSP 内に存在しない場合に発生します (ブラウジング用にダイナミック送信先を使用した場合)。

対処

CJMSP 内に存在する送信先を指定してください。

## KDAN22041-W

---

Destroying destination aa....aa with bb....bb active producers. Reason: cc....cc.

aa....aa : 送信先名

bb....bb : アクティブプロデューサ数

cc....cc : 詳細情報を有する文字列

説明

プロデューサがアクティブな送信先が管理者によって削除された場合に発生します。送信先が破壊されます。

対処

送信先を削除するとき、プロデューサが終了していることを確認してください。

## KDAN22042-W

---

Destroying destination aa....aa with bb....bb active consumers. Consumers will no longer receive messages. Reason: cc....cc.

aa....aa : 送信先名

bb....bb : アクティブなコンシューマー数

cc....cc : 詳細情報を有する文字列

説明

コンシューマーがアクティブな送信先が管理者によって削除された場合に発生します。送信先が破壊されます。

対処

送信先を削除するとき、コンシューマーが終了していることを確認してください。

## KDAN22043-W

---

Unable to create destination aa....aa, autocreation is forbidden.

aa....aa : 送信先名

説明

自動作成機能が無効になっている場合に発生します。

対処

非サポートなので、自動作成機能は使用しないでください。

## KDAN22045-W

---

Loading Destination aa....aa failed. Messages stored on that destination will not be available.

aa....aa : 送信先名

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN22048-W

---

Unable to load message aa....aa from destination bb....bb because cc....cc

aa....aa : メッセージ ID

bb....bb : 送信先 UID

cc....cc : 例外情報

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN22049-W

---

Unable to move message aa....aa to the Dead Message Queue.

aa....aa : メッセージ

説明

ブローカーが実行されていない場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN22050-W

---

Attempt to repair corrupted destination for aa....aa failed, throwing out.

aa....aa : 送信先名

説明

内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN22051-W

---

Destination aa....aa cannot be loaded, it has been recreated using default configuration values

aa....aa : 送信先名

説明

CJMSP の開始時に送信先に関連するファイルが破損され、ロードできない場合に発生します。

対処

ファイルストア内のファイルが破損していないことを確認してください。

## KDAN22052-W

---

Destination aa....aa could not be loaded or regenerated

aa....aa : 送信先文字列の値

説明

CJMSP の開始時に送信先に関連するファイルが破損し、送信先が再作成できない場合に発生します。

対処

ファイルストア内のファイルが破損していないことを確認してください。

## KDAN22053-W

---

Attempt to repair corrupted consumer for aa....aa failed, throwing out.

aa....aa : ConsumerUID の値

説明

コンシューマに関連するファイルが破損し、そのコンシューマが復旧できない場合に発生します。

対処

ファイルストア内のファイルが破損していないことを確認してください。

## KDAN22054-W

---

Consumer aa....aa is corrupted and cannot be repaired, discarding.

aa....aa : ConsumerUID 文字列の値

### 説明

コンシューマに関連するファイルが破損し、復旧できない場合に発生します。コンシューマを除外します。

### 対処

ファイルストア内のファイルが破損していないことを確認してください。

## KDAN22055-W

---

Unable to load transaction information.

### 説明

トランザクションに関連するファイルが破損し、CJMSP の開始時に再作成できない場合に発生します。

### 対処

ファイルストア内のファイルが破損していないことを確認してください。

## KDAN22056-W

---

Transaction State Information for aa....aa corrupted, setting to PREPARED.

aa....aa : トランザクション id

### 説明

トランザクションに関連するファイルが破損し、CJMSP の開始時に再作成できない場合に発生します。

### 対処

ファイルストア内のファイルが破損していないことを確認してください。

## KDAN22057-W

---

Transaction ID for Transaction State aa....aa is corrupted, discarding

aa....aa : トランザクション id

### 説明

トランザクションに関連するファイルが破損し、CJMSP の開始時に再作成できない場合に発生します。

### 対処

ファイルストア内のファイルが破損していないことを確認してください。

## KDAN22058-W

---

Transaction Acknowledge Information for aa....aa corrupted, discarding

aa....aa : トランザクション id

### 説明

トランザクションに関連するファイルが破損し、CJMSP の開始時に再作成できない場合に発生します。

### 対処

ファイルストア内のファイルが破損していないことを確認してください。

## KDAN22059-W

---

Warning clock synchronization problem detected, the system time of the client on connection aa....aa is at least bb....bb seconds faster than the system time of the broker. A message may live longer than its ttl.

aa....aa : コネクション ID

bb....bb : imq.clock.skew.interval の値

### 説明

クライアントのシステム時刻および CJMSP のシステム時刻間の同期に問題がある場合に発生します。

### 対処

クライアントのシステム時刻および CJMSP のシステム時刻を同期させてください。

## KDAN22060-W

---

Warning possible clock synchronization problem detected. The broker received a message more than bb....bb after it was sent from the client on connection aa....aa. Check system clocks on both systems to ensure that a message expires only after its ttl elapses.

aa....aa : コネクション ID

bb....bb : メッセージ数

### 説明

クライアントのシステム時刻および CJMSP のシステム時刻間の同期に問題がある場合に発生します。

### 対処

クライアントのシステム時刻および CJMSP のシステム時刻を同期させてください。

## KDAN22061-W

---

Warning possible clock synchronization problem detected. Messages from connection aa....aa are arriving close to their expiration times. Check system clocks on both systems to

ensure that clock skew does not affect message expiration.

aa....aa : コネクション ID

### 説明

クライアントのシステム時刻および CJMSP のシステム時刻間の同期に問題がある場合に発生します。

### 対処

クライアントのシステム時刻および CJMSP のシステム時刻を同期させてください。

## KDAN22062-W

---

Creation of consumer aa....aa from connection bb....bb on the auto-created destination cc....cc failed.

aa....aa : コンシューマ ID

bb....bb : コネクションオブジェクト

cc....cc : 送信先

### 説明

送信先が CJMSP 内に存在しないためコンシューマの作成時に自動的に作成しようとした場合に発生します。

### 対処

特に何もする必要がありません。

## KDAN22098-W

---

Destroying unresponsive connection aa....aa, connection has not responded for bb....bb seconds.

aa....aa : コネクション ID

bb....bb : 時間間隔

### 説明

ping の時間間隔以上にコネクションに応答がない場合に発生します。

### 対処

ネットワーク接続が適切であることを確認してください。

## KDAN22104-W

---

Removing aa....aa messages associated with destination bb....bb.

aa....aa : 送信先でのメッセージサイズ

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

bb....bb : 送信先名

説明

メッセージを有する送信先を削除しようとしたときに発生します。メッセージおよび送信先が破壊されます。

対処

送信先を削除する前に、メッセージを必ず受信してください。

## KDAN22166-W

---

HALTING BROKER BECAUSE OF aa....aa

aa....aa : ブローカー終了の原因

説明

インスタンスの削除時に、該当インスタンスが存在していない場合に発生します。

対処

該当インスタンスが存在することを確認してください。

## KDAN22173-W

---

Received acknowledgement to a message aa....aa that has been removed.

aa....aa : セッションオブジェクト

説明

メッセージの期限が切れたあとに、ブローカーに対して ACK メッセージが送信された場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN22175-W

---

possible loss of destination data.

説明

バッキングファイルのロード時にデータ破損が起きた場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN22176-W

---

possible loss of destination data in old store.

説明

バッキングファイルのロード時にデータ破損が起きた場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN22177-W

---

possible data loss for aa....aa.

aa....aa : DestinationUID

説明

バッキングファイルのロード時にデータ破損が起きた場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN22178-W

---

possible loss of consumer data.

説明

バッキングファイルのロード時にデータ破損が起きた場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN22179-W

---

possible loss of consumer data in old store.

説明

バッキングファイルのロード時にデータ破損が起きた場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN22180-W

---

Internal Error: Problem cleaning consumer aa....aa.

aa....aa : コンシューマーオブジェクト

説明

内部エラーが発生した場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN22181-W

---

Internal Error: Problem purging consumer aa....aa.

aa....aa : コンシューマーオブジェクト

説明

内部エラーが発生した場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN22182-W

---

Update consumer aa....aa state failed for message bb....bb:cc....cc.

aa....aa : ConsumerUID

bb....bb : システムメッセージ ID

cc....cc : 例外メッセージ

説明

- ストアにメッセージが存在しない場合に発生します。
- コンシューマーがメッセージに連携していない場合に発生します。

対処

ストア内にメッセージが存在することを確認してください。

## KDAN22185-W

---

Unknown type for verbose aa....aa

aa....aa : オブジェクトのクラス

説明

内部エラーが発生した場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN22186-W

---

Unknown type for preserve undelivered aa....aa.

aa....aa : オブジェクトのクラス

説明

内部エラーが発生した場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN22187-W

---

Unable to update destination aa....aa.

aa....aa : 送信先名

説明

内部エラーが発生した場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN22188-W

---

Admin: Could not extract properties from pkt.

説明

内部エラーが発生した場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN22189-W

---

Message received on administration destination aa....aa has no bb....bb property ignoring it

aa....aa : JMQ メッセージ種別

bb....bb : JMQ メッセージ種別

説明

内部エラーが発生した場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN22190-W

---

Cannot determine type of ReplyTo destination. There is a topic and queue with the name: aa....aa

aa....aa : ReplyTo 用の送信先名

説明

ReplyTo 送信先が存在しない場合に発生します。

対処

ReplyTo 送信先が存在することを確認してください。

## KDAN22191-W

---

Caught exception while determining ReplyTo destination type.

説明

内部エラーが発生した場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN22192-W

---

sending back broker data.

説明

内部エラーが発生した場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN22194-W

---

Internal Error: received HELLO on already authenticated connection aa....aa bb....bb.

aa....aa : リモートコネクション

bb....bb : ConnectionUID

説明

内部エラーが発生した場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN22195-W

---

Internal Error: received HELLO on already started connection aa....aa bb....bb.

aa....aa : リモートコネクション

bb....bb : ConnectionUID

説明

内部エラーが発生した場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN22196-W

---

Internal Error: Received session on non-clustered broker.

説明

内部エラーが発生した場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN22197-W

---

Internal error: received goodbye on unauthenticated connection aa....aa bb....bb.

aa....aa : ConnectionUID

bb....bb : リモートコネクション

説明

内部エラーが発生した場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN22202-W

---

possible loss of persisted properties.

説明

VRFile が破損しているおそれがあります。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN22203-W

---

possible loss of persisted properties in old store.

説明

バッキングファイルのロード時にデータ破損が起きた場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN22216-W

---

Timeout in waiting for runnable threads release in aa....aa.

aa....aa : IMQIPConnection

説明

指定されたタイムアウト間隔の値が負の値である場合に発生します。

対処

タイムアウト間隔の値が正の値になっていることを確認してください。

## KDAN22217-W

---

Property aa....aa is defaulted to : bb....bb. Since the value "cc....cc" is invalid.

aa....aa : プロパティ名

bb....bb : デフォルト値

cc....cc : 指定値

説明

指定されたプロパティ値が無効なため、デフォルト値を使用した場合に発生します。

対処

プロパティ値が有効であることを確認してください。

無効なプロパティ値を指定した場合は有効なプロパティ値を指定してください。

## KDAN22219-W

---

aa....aa: found a corrupted message at vrecord(bb....bb), a message might be lost.

aa....aa : 送信先名

bb....bb : VRecordRAF

説明

Vrecord が破損している可能性があります。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN22220-W

---

Could not update buffers: aa....aa.

aa....aa : 例外

説明

内部エラーが発生した場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN22231-W

---

Invalid value for property aa....aa: bb....bb.

aa....aa : カウントプロパティ名

bb....bb : カウント文字列

説明

指定されたプロパティ値が無効な場合に発生します。

対処

プロパティ値が有効であることを確認してください。  
無効なプロパティ値を指定した場合は有効なプロパティ値を指定してください。

## KDAN22233-W

---

Unknown properties aa....aa is configured in bb....bb

aa....aa : プロパティキー

bb....bb : config.properties または commomconfig.properties または admin.properties  
または properties に -D オプションで設定した値

説明

プライベートまたは不正なプロパティ名をプロパティファイルに記述したときに発生します。

対処

ブローカーやコマンドは正常に実行できますが、このメッセージが不要なときは  
bb....bb のファイルから aa....aa のプロパティを削除してください。

## KDAN23501-W

---

Invalid number format: Property: aa....aa, Value=bb....bb.

aa....aa : 無効な値を持つプロパティ名

bb....bb : 無効な値

説明

config.properties ファイル内に整数の代わりに無効な値が指定されている場合に発生します。

対処

config.properties ファイル内に有効な整数値を指定してください。

## KDAN23504-W

---

An error ocurred configuring the logging system: aa....aa.

aa....aa : ロギングシステムのコンフィギュレーション時に発生したエラーの詳細情報

説明

- properties ファイル内に無効なロガーコンフィギュレーションがある場合に発生します。次の警告 ID のどれかによってこの警告が発生します。  
KDAN22056-W, KDAN22057-W, または KDAN22058-W
- ファイルログのコンフィギュレーション時に IO エラーが発生した場合に発生します。
- properties ファイル内に無効なログレベルが指定されている場合に発生します。

対処

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

- properties ファイル内に適正なコンフィギュレーション情報を指定してください。  
次の ID に関する対処を参照，確認してください。  
KDAN22195-W，KDAN22196-W，および KDAN22197-W
- ログファイルが適切なアクセス権限を有することを確認してください。
- 有効なログレベルを指定してください。

## KDAN23505-W

---

Log output channel aa....aa is disabled: bb....bb.

aa....aa：ログハンドラのコンフィギュレーション

bb....bb：UnsatisfiedLinkError のメッセージ

#### 説明

ログハンドラの出力チャンネルが無効にされている場合に発生します。

#### 対処

ログハンドラの出力チャンネルが無効になっていないことを確認してください。

## KDAN23506-W

---

Unable to set UncaughtExceptionHandler for aa....aa.

aa....aa：クラス名

#### 説明

捕捉されなかった例外によってスレッドが急に終了され，捕捉されなかった例外のハンドラが呼び出されます。しかし，現在のスレッドが急に終了したスレッドの変更はできません。この警告は，オブジェクトの UncaughtExceptionHandler を設定している場合に発生します。

#### 対処

内部エラーのため，保守員にお問い合わせください。

## KDAN23507-W

---

Unable to schedule UncaughtExceptionHandler TimerTask: aa....aa.

aa....aa：例外メッセージ

#### 説明

次の場合で，特定の時間に実行できるように UncaughtExceptionHandler TimerTask タスクをスケジューリングしたときに発生します。

- タスクがすでにスケジューリングされていた場合
- タスクがすでに中止されていた場合
- タイマが中止されていた場合
- タイムスレッドが終了されていた場合

対処

- 指定したタスクが事前にスケジューリングされていないことを確認してください。
- 指定したタスクが中止されていないことを確認してください。
- タイマが中止されていないことを確認してください。

## KDAN24001-I

---

"Usage: cjmsbroker

[-force]

[-h | -help]

[-name <name>]

[-remove instance]

[-reset <data>]

[-vmargs <vmarguments>]

[-varhome <location>]

-force Perform action without user confirmation.

-h displays usage information.

-name Set the instance name of this Broker to <name> and use the corresponding property configuration.

-remove instance

Cause the broker instance to be removed.

Delete the persistent store and 'etc' directory.

The configuration and log files are not removed.

-reset Reset or clear dynamically created broker data.

Currently the following arguments are supported by the reset option.

'store' - causes the broker to clear all persistent data including all messages and related data as well as durable subscribers and transaction information.

'messages' - causes the broker to clear all persistent messages.

'durables' - causes the broker to clear all durable subscribers.

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

-vmargs Pass <vmarguments> to the Java VM. If <vmarguments> contains spaces or more than one argument, it should be enclosed in double quotes.

-varhome Specify an alternate var home to use."

説明

cjmsbroker ヘルプの使用方法を表示するときに発生します。

## KDAN24009-I

---

Broker exiting.

説明

ブローカーがシャットダウン中に発生します。

## KDAN24011-I

---

unlimited

説明

プロパティに無制限値を設定したときに発生します。

## KDAN24024-Q

---

All data for the broker instance ""aa....aa"" will be removed.

Do you wish to proceed? [y/n]

aa....aa : コンフィグ名

説明

ブローカーインスタンスを削除しようとしたときに発生します。

## KDAN24044-I

---

aa....aa [bb....bb]

aa....aa : 送信先名

bb....bb : 送信先タイプ

説明

送信先の破棄時、送信先名および送信先タイプの表示時に発生します。

## KDAN24051-I

---

Message Placed on the Dead Message Queue because aa....aa

aa....aa : デッドメッセージキューにメッセージを入れた理由

説明

メッセージが失効したときに発生します。

## KDAN24052-I

---

Message on destination aa....aa Expired: expiration time bb....bb, arrival time cc....cc, JMSTimestamp dd....dd

aa....aa : 送信先名

bb....bb : 失効時間

cc....cc : 到着時間

dd....dd : JMS タイムスタンプ

説明

メッセージが失効したときに発生します。

## KDAN24053-I

---

Limit exceeded on Destination aa....aa: message limit (maxNumMsgs)=bb....bb; bytes limit (maxTotalMsgBytes)=cc....cc.

aa....aa : 送信先名

bb....bb : 最大メッセージ数

cc....cc : 最大総メッセージバイト数

説明

指定された最大メッセージ数に達したときに発生します。

指定された最大総メッセージバイト数に達したときに発生します。

## KDAN24054-I

---

Message on destination aa....aa was Undeliverable.

aa....aa : 送信先名

説明

デッドメッセージキューにメッセージを入れるときに発生します。

## KDAN24055-I

---

Error was received processing the message on destination aa....aa.

aa....aa : 送信先名

説明

デッドメッセージキューにメッセージを入れるときに発生します。

## KDAN24058-I

---

Client closed the connection.

説明

クライアントがコネクションをクローズしたときに発生します。

## KDAN24059-I

---

Service shutting down

説明

サービス終了時に発生します。

## KDAN24060-I

---

Client exited without closing connections.

説明

コネクションを終了しないでクライアントが終了した場合に発生します。

## KDAN24061-I

---

Admin requested close

説明

クライアントがコネクションをクローズしたときに発生します。

## KDAN24062-I

---

Initialization Failure

説明

クライアントがコネクションをクローズしたときに発生します。

## KDAN24063-I

---

Authorization Failure

説明

クライアントがコネクションをクローズしたときに発生します。

## KDAN24064-I

---

Message on destination aa....aa expired before arrival: expiration time bb....bb, arrival time cc....cc, JMSTimestamp dd....dd.

aa....aa : 送信先名  
bb....bb : 失効時間  
cc....cc : 到着時間  
dd....dd : JMS タイムスタンプ

### 説明

メッセージが失効したときに発生します。

## KDAN24065-I

---

at Admin Request

### 説明

送信先の削除時に発生します。

## KDAN24066-I

---

at Request of Connection aa....aa

aa....aa : コネクション

### 説明

送信先の削除時に発生します。

## KDAN24067-I

---

at Close of Connection aa....aa

aa....aa : コネクション

### 説明

一時的な送信先のクリーンアップ時に発生します。

## KDAN24068-I

---

Autocreated destination reaped

### 説明

指定されたリープタイムを超えた場合に発生します。

## KDAN24069-I

---

Reconnect interval expired for destination

説明

一時的な送信先の削除時に発生します。

## KDAN24070-I

---

at request of remote administrator

説明

リモートブローカーの管理者によって送信先が削除されたときに発生します。

## KDAN24075-I

---

Admin requested shutdown by aa....aa.

aa....aa : シャットダウンの要求者

説明

ブローカーがシャットダウン中に発生します。

## KDAN24081-I

---

Portmapper exiting.

説明

portmapper から終了するときに発生します。

## KDAN24082-I

---

Accepted connection from aa....aa. Connection count=bb....bb.

aa....aa : コネクションの情報

bb....bb : コネクションの数

説明

新規コネクションの作成時に発生します。

## KDAN24083-I

---

Using aa....aa as the location for CJMSP\_HOME.

aa....aa : コネクションの情報

説明

指定された CJMSP\_HOME ロケーションでブローカーを構成時に発生します。

## KDAN24086-I

---

Starting the aa....aa service using bb....bb with min threads cc....cc and max threads of dd....dd.

aa....aa : サービス名

bb....bb : サービスのプロトコル (例 : tcp , http)

cc....cc : 数値

dd....dd : 数値

説明

サービスの開始時に発生します。

## KDAN24087-I

---

Pausing Service aa....aa with protocol bb....bb.

aa....aa : サービス名

bb....bb : サービスのプロトコル (例 : tcp , http)

説明

サービスの一時停止時に発生します。

## KDAN24088-I

---

Resuming Service aa....aa with protocol bb....bb.

aa....aa : サービス名

bb....bb : サービスのプロトコル (例 : tcp , http)

説明

サービスの再開時に発生します。

## KDAN24089-I

---

Stopping Service aa....aa with protocol bb....bb.

aa....aa : サービス名

bb....bb : サービスのプロトコル (例 : tcp , http)

説明

サービスの停止時に発生します。

## KDAN24090-I

---

Removing Connection aa....aa, connection count = bb....bb.

aa....aa : コネクション id

bb....bb : サービスのプロトコル (例 : tcp , http)

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

#### 説明

コネクションの破棄時に発生します。

## KDAN24096-I

---

Auto Creation of Topics is disabled.

#### 説明

トピックの自動作成が無効の場合に発生します。

## KDAN24116-I

---

Destination aa....aa is being purged using a criteria of bb....bb.

aa....aa : 数値

bb....bb : 送信先からメッセージパージ用の使用する条件

#### 説明

指定された条件で送信先をパージするときに発生します。

## KDAN24117-I

---

Delete all messages in the destination.

#### 説明

指定された条件で送信先をパージするときに発生します。

## KDAN24121-I

---

Broker "aa....aa" ready.

aa....aa : ブローカー名およびホスト名とポート番号

#### 説明

ブローカーがスタートされたときに発生します。

## KDAN24129-I

---

Shutting down broker...

#### 説明

ブローカーのシャットダウン中に発生します。

## KDAN24130-I

---

Shutdown of broker complete.

説明

ブローカーのシャットダウン中に発生します。

## KDAN24131-I

---

Shutdown hook added.

説明

バーチャルマシンからのエグジット時に発生します。

## KDAN24132-I

---

Shutdown hook NOT added. Running JDK1.2?

説明

ブローカーが JDK1.2 に対して実行している場合に発生します。

## KDAN24135-I

---

Shutting down Service aa....aa with protocol bb....bb.

aa....aa : シャットダウンされたデータベース url

bb....bb : プロトコル

説明

ブローカーのシャットダウン中に発生します。

## KDAN24141-I

---

Resetting persistent store...

説明

永続化ストアのリセット時に発生します。

## KDAN24142-I

---

Loading persistent data...

説明

永続化ストアのロード時に発生します。

## KDAN24147-I

---

Accepting: aa....aa->bb....bb. Count: service=cc....cc broker=dd....dd.

aa....aa : コネクションタイプとホスト名

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

bb....bb : 接続するサービスの情報  
cc....cc : サービスの数  
dd....dd : ブローカーのコネクションカウント

説明

コネクション接続時に発生します。

## KDAN24148-I

---

Closing: aa....aa->bb....bb because "cc....cc". Count: service=dd....dd broker=ee....ee

aa....aa : コネクションの情報  
bb....bb : 接続するサービスの情報  
cc....cc : 理由  
dd....dd : サービスの数  
ee....ee : コネクションカウント

説明

コネクションのクローズ時に発生します。

## KDAN24159-I

---

Broadcast good-bye to all connections ...

説明

ブローカーがシャットダウン中に発生します。

## KDAN24160-I

---

Flushing good-bye messages ...

説明

ブローカーがシャットダウン中に発生します。

## KDAN24161-I

---

Found aa....aa transactions. bb....bb will be rolled back.

aa....aa : トランザクション数  
bb....bb : トランザクション番号

説明

ブローカー開始時に発生します。

## KDAN24162-I

---

Of aa....aa transactions, bb....bb are in PREPARED state, cc....cc are in COMMITTED state.

aa....aa : トランザクション数

bb....bb : トランザクション番号

cc....cc : コミット状態のトランザクション

説明

ブローカー開始時にトランザクションに関する情報をファイルに書き込む時に発生します。

## KDAN24165-I

---

Resetting all messages...

説明

ブローカーから永続化メッセージをすべてクリアした場合に発生します。

## KDAN24166-I

---

Resetting all durable subscribers...

説明

ブローカーから永続化サブスクライバーをすべてクリアした場合に発生します。

## KDAN24167-I

---

Loading other persistent data...

説明

ブローカーが永続化メッセージ、永続化サブスクライバー、トランザクション情報に関連する永続化データをロードした場合に発生します。

## KDAN24171-I

---

In low memory condition, Broker is attempting to free up resources.

説明

低メモリ状態で永続化メッセージのクリーンアップ時に発生します。

## KDAN24177-I

---

Removing persistent store...

説明

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

ブローカーがメッセージと永続化サブスクライバー、トランザクション情報に関連する永続化データをすべてクリアした場合に発生します。

#### KDAN24178-I

---

Removing all instance data...

説明

ブローカーインスタンスの削除時に発生します。

#### KDAN24179-I

---

Instance data not removed.

説明

ブローカーインスタンスが削除されていない場合に発生します。

#### KDAN24204-I

---

Reconnecting client aa....aa.

aa....aa : コネクション id

説明

旧コネクションに再接続するときに発生します。

#### KDAN24205-I

---

Compacting aa....aa

aa....aa : 送信先

説明

送信先の圧縮時に発生します。

#### KDAN24206-I

---

Pausing Service aa....aa

aa....aa : サービス

説明

サービスの一時停止時に発生します。

#### KDAN24207-I

---

Pausing Destination aa....aa.

aa....aa : 送信先

説明

送信先の一時停止時に発生します。

## KDAN24210-I

---

Resuming Service aa....aa.

aa....aa : 送信先

説明

サービスの再開時に発生します。

## KDAN24211-I

---

Resuming Destination aa....aa.

aa....aa : 送信先

説明

送信先の再開時に発生します。

## KDAN24213-I

---

Removed all Durable Consumers associated with Destination aa....aa. Reason: bb....bb.

aa....aa : 送信先

bb....bb : 送信先に関連するデュアラブルコンシューマを削除する理由

説明

内部エラー時に発生します。

## KDAN24216-I

---

In-conflict clientID aa....aa is owned by local connection bb....bb.

aa....aa : クライアント id

bb....bb : コネクション id

説明

ローカルコネクションによってクライアント id が作成され、所要された場合に発生します。

## KDAN24222-I

---

Expired aa....aa messages from destination bb....bb

aa....aa : メッセージ数

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

bb....bb : 送信先名

説明

メッセージが失効されたときに発生します。

## KDAN24223-I

---

Using built-in file-based persistent store: aa....aa

aa....aa : 永続化ストアのルートディレクトリ

説明

ブローカーのスタート時, ファイルベースの永続化ストアを表示時に発生します。

## KDAN24225-I

---

No valid license files found. The default license (platform edition) will be used. To use the platform edition in the absence of valid license start the broker with pe option along with the license subcommand while starting the broker.

説明

ブローカー開始時にデッドメッセージキューを生成するときに発生します。

## KDAN24226-I

---

Creating Dead Message Queue

説明

デッドメッセージキューの作成時に発生します。

## KDAN24227-I

---

Message aa....aa has been removed from the Dead Message Queue (original destination was bb....bb).

aa....aa : メッセージ id

bb....bb : 送信先名

説明

内部ブローカーエラーが発生しました。

## KDAN24228-I

---

Message aa....aa has been removed from destination bb....bb because cc....cc

aa....aa : メッセージ id

bb....bb : 送信先名

cc....cc : 送信先からメッセージを削除する理由

説明

メッセージが失効されたときに発生します。

## KDAN24229-I

---

Message aa....aa from destination bb....bb has been placed on the DMQ because cc....cc

aa....aa : メッセージ id

bb....bb : 送信先名

cc....cc : DMQ にメッセージを入れる理由

説明

メッセージが失効されたときに発生します。

## KDAN24233-I

---

Loading destination aa....aa with bb....bb messages

aa....aa : 送信先名

bb....bb : メッセージ id

説明

送信先のロード時に発生します。

## KDAN24234-I

---

Loading of destination aa....aa complete.

aa....aa : 送信先名

説明

送信先のロードが完了したときに発生します。

## KDAN24235-I

---

Loading of destination aa....aa in process, bb....bb of cc....cc messages loaded, dd....dd% complete.

aa....aa : 送信先名

bb....bb : 現在ロードされているメッセージ

cc....cc : ロードする総メッセージ数

dd....dd : ロードされた総メッセージ数 (%)

説明

送信先のロード時に発生します。

## KDAN24240-I

---

Administrator has created destination aa....aa.

aa....aa : 送信先名

説明

送信先タイプが Admin の場合に発生します。

## KDAN24241-I

---

Destination aa....aa has been destroyed.

aa....aa : 送信先名

説明

指定された送信先が破棄された場合に発生します。

## KDAN24242-I

---

Connection aa....aa has created destination bb....bb.

aa....aa : コネクション id

bb....bb : 送信先名

説明

一時的な送信先の作成時に発生します。

## KDAN24243-I

---

Initialization of instance has completed, exiting

説明

初期化フラグが True の場合に発生します。

## KDAN24277-I

---

Unable to load monitor for destination aa....aa

aa....aa : 送信先名

説明

送信先監視機能がサポートされていない場合に発生します。

## KDAN24278-I

---

Processing bb....bb messages on destination aa....aa.

aa....aa : 送信先名

bb....bb : メッセージ数

説明

テークオーバーメッセージのロード時に発生します。

## KDAN24281-I

---

Shutdown Requested by aa....aa

aa....aa : ユーザ

説明

ブローカーのシャットダウン中に発生します。

## KDAN24282-I

---

Shutting down the broker in aa....aa seconds (bb....bb milliseconds)

aa....aa : 残り時間 (秒単位)

bb....bb : 残り時間 (ミリ秒単位)

説明

ブローカーのシャットダウン中に発生します。

## KDAN24283-I

---

Waiting to complete shutdown, broker will shutdown at aa....aa.

aa....aa : 残り時間 (秒単位)

説明

ブローカーのシャットダウン中に発生します。

## KDAN24334-I

---

Pausing all services

説明

ブローカーの一時停止時に発生します。

## KDAN24335-I

---

Resuming all services

説明

ブローカーの再開時に発生します。

## KDAN24342-I

---

Transaction acknowledgement could not be processed because consumer aa....aa not exist.

aa....aa : コンシューマ uid

### 説明

コンシューマがストアに存在しない場合に発生します。

## KDAN24354-I

---

Found transaction ID aa....aa [transaction log record type bb....bb].

aa....aa : トランザクション id

bb....bb : ログレコードタイプ

### 説明

トランザクションクラスの初期化時にトランザクション id が存在する場合に発生します。

## KDAN24355-I

---

Committing transaction ID aa....aa.

aa....aa : トランザクション id

### 説明

トランザクションに対してコミットが必要な場合に発生します。

## KDAN24356-I

---

Load aa....aa records from message transaction log file

aa....aa : レコード数

### 説明

メッセージトランザクションログファイルからのレコードのロード時に発生します。

## KDAN24357-I

---

Load aa....aa records from acknowledgement transaction log file

aa....aa : レコード数

### 説明

アドミニストレーショントランザクションログファイルからのレコードのロード時に発生します。

## KDAN24358-I

---

Replace existing message aa....aa.

aa....aa : メッセージ id

説明

ストアに該当メッセージがすでに存在する場合に発生します。

## KDAN24359-I

---

Reconstruct message aa....aa

aa....aa : メッセージ id

説明

ストアにメッセージが存在しない場合に発生します。

## KDAN24360-I

---

Update state of consumer aa....aa for message bb....bb.

aa....aa : コンシューマステート

bb....bb : メッセージ id

説明

該当メッセージに対するステートの更新時に発生します。

## KDAN24361-I

---

Disregard state of consumer aa....aa for already purged message bb....bb.

aa....aa : コンシューマステート

bb....bb : メッセージ id

説明

ストアにメッセージが存在しない場合に発生します。

## KDAN24362-I

---

Reconstructing persistence store from transaction log files done.

説明

ストアの更新後, トランザクションログをリセットするときに発生します。

## KDAN24367-I

---

Committed transaction reaper thread has started (limit aa....aa, interval bb....bbsec).

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

aa....aa : トランザクションリープリミット

bb....bb : リピート間隔

#### 説明

J2EE サーバ上で実行しているアプリケーションがトランザクションを使用する場合に発生します。

## KDAN24368-I

---

Committed transaction reaper thread is exiting.

#### 説明

J2EE サーバ上で実行しているアプリケーションがトランザクションを使用する場合に発生します。

## KDAN24372-I

---

Transaction acknowledgement could not be processed because message aa....aa reference is gone .

aa....aa : メッセージ id

#### 説明

トランザクションの応答確認時、パケット参照がない場合に発生します。

## KDAN24381-I

---

Embedded Broker

#### 説明

inprocess フラグが True の場合に発生します。

## KDAN24384-I

---

Unable to load destination aa....aa because of not found in store: bb....bb.

aa....aa : 送信先名

bb....bb : ストア

#### 説明

送信先のロード時、指定された送信先が存在しない場合に発生します。

## KDAN24385-I

---

Unable to remove all messages in destination aa....aa because the destination is not found in store: bb....bb.

aa....aa : 送信先名

bb....bb : ストア

説明

メッセージの削除時, 指定された送信先が存在しない場合に発生します。

## KDAN24386-I

---

Unable to remove destination aa....aa from store because of not found in store: bb....bb.

aa....aa : 送信先名

bb....bb : ストア

説明

送信先の削除時, 指定された送信先が存在しない場合に発生します。

## KDAN24394-I

---

PortMapper: accepted client connection ( aa....aa ) that is no longer connected. Ignoring.

aa....aa : ソケット

説明

コネクションの切断時に発生します。

## KDAN24396-I

---

Throwing out packet, could not find old consumer id for new id aa....aa.

aa....aa : 新コンシューマ id

説明

ストアにコンシューマが存在しない場合に発生します。

## KDAN24398-I

---

Sessions (size) : aa....aa

aa....aa : 番号

説明

コネクション情報のダンプ時, セッション情報を表示するときに発生します。

## KDAN24399-I

---

Sessions (list) : aa....aa

aa....aa : セッションリスト

説明

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

コネクション情報のダンプ時、セッション情報を表示するときに発生します。

#### KDAN24400-I

---

Busy (size) : aa....aa

aa....aa : ビジーセッションサイズ

説明

コネクション情報のダンプ時、セッション情報を表示するときに発生します。

#### KDAN24401-I

---

Busy (list) : aa....aa

aa....aa : ビジーセッション

説明

コネクション情報のダンプ時、セッション情報を表示するときに発生します。

#### KDAN24402-I

---

Cleanup connection aa....aa: cleaning up transaction bb....bb cc....cc.

aa....aa : コネクション uid

bb....bb : トランザクション uid

cc....cc : トランザクションステート

説明

該当コネクションでトランザクションのクリーンアップ時に発生します。

#### KDAN24403-I

---

Unable to destroy temp destination aa....aa.

aa....aa : 送信先 uid

説明

コネクションの一時的な送信先の破棄時に発生します。

#### KDAN24404-I

---

Could not retrieve local address.

説明

ホストの IP アドレスが見つからない場合に発生します。

## KDAN24409-I

---

Waiting for runnable threads release in aa....aa.

aa....aa : IMQIP コネクションオブジェクト

説明

コネクション解除の待機中に発生します。

## KDAN24411-I

---

Connection Information [aa....aa]bb....bb.

aa....aa : IMQIP コネクションオブジェクト

bb....bb : スtring

説明

コネクション情報のダンプ時に発生します。

## KDAN24417-I

---

Session: Pausing aa....aa[bb....bb]cc....cc.

aa....aa : セッションオブジェクト

bb....bb : ナンバー

cc....cc : スtring

説明

セッションに該当する送信先の一時停止時に発生します。

## KDAN24418-I

---

Session: Resuming aa....aa[bb....bb]cc....cc

aa....aa : セッションオブジェクト

bb....bb : ナンバー

cc....cc : スtring

説明

セッションに該当する送信先の再開時に発生します。

## KDAN24421-I

---

Dumping active sessions

説明

アクティブセッションのダンプ時に発生します。

## KDAN24423-I

---

Loading stored durable aa....aa:bb....bb.

aa....aa : クライアント ID

bb....bb : デュアラブルサブスクライバー名

説明

ストアからのデュアラブルサブスクライバのロード時に発生します。

## KDAN24426-I

---

Received unknown message for transaction aa....aa on session bb....bb ack info is cc....cc,dd....dd:

aa....aa : トランザクション uid

bb....bb : セッション uid

cc....cc : コンシューマ uid

dd....dd : sysMessageID

説明

デリバリ済みのメッセージに対してペンディングなし応答確認を受け取った場合に発生します。

## KDAN24427-I

---

Broker does not know about the message

説明

ストアにメッセージが存在しない場合に発生します。

## KDAN24428-I

---

Broker knows about the message, not associated with the session.

説明

ストアにメッセージが存在しており、そのメッセージがカレントセッションに該当する場合に発生します。

## KDAN24432-I

---

Syncing message store: aa....aa

aa....aa : プール値

説明

メッセージストアの同期時に発生します。

## KDAN24433-I

---

Producer flow control is turned off

説明

imq.noProducerFlow プロパティ値が True の場合に発生します。

## KDAN24438-I

---

Ref null for aa....aa

aa....aa : sysMessageID

説明

参照パッケージが null の場合に発生します。

## KDAN24445-I

---

Loaded Message aa....aa into destination bb....bb

aa....aa : パッケージ

bb....bb : 送信先オブジェクト

説明

送信先へのメッセージのロード時に発生します。

## KDAN24446-I

---

Message aa....aa[bb....bb] has been acked, destroy..

aa....aa : sysMessageID

bb....bb : 送信先オブジェクト

説明

メッセージが応答確認されたときに発生します。

## KDAN24447-I

---

Message aa....aa [TUID=bb....bb, cc....cc] no interest, destroy...

aa....aa : sysMessageID

bb....bb : トランザクション uid

cc....cc : 送信先オブジェクト

説明

ストアにコンシューマーが存在しない場合に発生します。

## KDAN24448-I

---

Message aa....aa [TUID=bb....bb, cc....cc] to be rolled back, destroy...

aa....aa : sysMessageID  
bb....bb : トランザクション uid  
cc....cc : 送信先オブジェクト

説明

破棄されたメッセージをロールバックしたときに発生します。

## KDAN24449-I

---

Redeliver message aa....aa [TUID=bb....bb, cc....cc] to consumer dd....dd.

aa....aa : sysMessageID  
bb....bb : トランザクション uid  
cc....cc : 送信先オブジェクト  
dd....dd : コンシューマ uid

説明

コンシューマへのメッセージの再デリバリ時に発生します。

## KDAN24450-I

---

Dumping order

説明

保存されたセット情報のダンプ時に発生します。

## KDAN24454-I

---

Deleting message ID: aa....aa.

aa....aa : メッセージ ID

説明

メッセージの削除時に発生します。

## KDAN24457-I

---

Internal Error: unable to retrieve properties from redeliver message aa....aa.

aa....aa : sysMessageID

説明

内部ブローカーエラーが発生しました。

## KDAN24459-I

---

Unable to find producer aa....aa checking if producer was removed recently bb....bb.

aa....aa : プロデューサ uid

bb....bb : ストリング

説明

内部ブローカーエラーが発生しました。

## KDAN24464-I

---

Unknown consumer aa....aa.

aa....aa : コンシューマ uid

bb....bb : パケット参照

説明

ストアにコンシューマが存在しない場合に発生します。

## KDAN24470-I

---

Consumer with id of aa....aa is unavailable on session bb....bb [conuid, sess conuid]  
=[cc....cc, dd....dd] consumer session is : ee....ee.

aa....aa : コンシューマ uid

bb....bb : セッション

cc....cc : コネクション uid

dd....dd : コネクション uid

ee....ee : セッション uid

説明

ストアにコンシューマが存在しない場合に発生します。

## KDAN24472-I

---

Setting Fault aa....aa [ selector= bb....bb ]

aa....aa : 誤りに対する情報

bb....bb : セレクター式

説明

セレクタフォーマットが無効な場合に発生します。

## KDAN24473-I

---

Removing Fault aa....aa

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

aa....aa : 誤りに対する情報

説明

フォールトインジェクションからのフォールトの削除時に発生します。

## KDAN24474-I

---

Turning on Fault Injection

説明

フォールトインジェクションが on になった場合に発生します。

## KDAN24475-I

---

Turning off Fault Injection

説明

フォールトインジェクションが off になった場合に発生します。

## KDAN24480-I

---

AFTER SLEEP aa....aa(seconds) BECAUSE OF FAULT bb....bb

aa....aa : 60

bb....bb : スtring

説明

スレッドの sleep メソッドの呼び出し時、フォールトが発生したときに発生します。

## KDAN24491-I

---

Unknown ProducerUID aa....aa.

aa....aa : プロデューサ uid

説明

内部ブローカーエラーが発生しました。

## KDAN24492-I

---

Producer aa....aa not on this connection bb....bb

aa....aa : プロデューサ uid

bb....bb : コネクション uid

説明

内部ブローカーエラーが発生しました。

## KDAN24496-I

---

Timer shutting down

説明

タイムのシャットダウン時に発生します。

## KDAN24497-I

---

calculateState:didnt meet delta requirement

説明

内部ブローカーエラーが発生しました。

## KDAN24498-I

---

Connection count aa....aa

aa....aa : ナンバー

説明

該当サービスのコネクション数の出力時に発生します。

## KDAN24499-I

---

Connection aa....aa

aa....aa : コネクション id

説明

該当サービスのコネクション名の出力時に発生します。

## KDAN24501-I

---

Starting...

説明

ブローカーのスタート時に発生します。

## KDAN24502-I

---

XXX - target of null not implemented for aa....aa

aa....aa : 引数

説明

ターゲットに引数として 'svc' が指定されていない場合に発生します。

## KDAN24506-I

---

Getting destination metrics on aa....aa

aa....aa : 送信先

説明

指定された送信先でメトリクスの取得時に発生します。

## KDAN24508-I

---

aa....aa Consumer: bb....bb [paused, active,flowPaused, parentBusy, hasMessages, parentSize ]  
= [cc....cc,dd....dd,ee....ee,ff....ff,gg....gg,hh....hh].

aa....aa : プレフィックス

bb....bb : コンシューマ uid

cc....cc : 一時停止フラグ

dd....dd : アクティブフラグ

ee....ee : フロー一時停止フラグ

ff....ff : 親リスト

gg....gg : メッセージ

hh....hh : 親リストサイズ

説明

セッション情報のダンプ時、コンシューマ情報を表示するときに発生します。

## KDAN24509-I

---

aa....aaBusy state [bb....bb] is cc....cc

aa....aa : プレフィックス

bb....bb : コンシューマー uid

cc....cc : ビジーステート

説明

セッション情報のダンプ時、コンシューマーステートを表示するときに発生します。

## KDAN24510-I

---

msgs is null

説明

詳細のダンプ時、メッセージが null の場合に発生します。

## KDAN24511-I

---

parentList is null

説明

コンシューマー詳細のダンプ時、コンシューマーが存在しない場合に発生します。

## KDAN24512-I

---

GC'ing the system

説明

指定されたコマンド引数が 'gc' の場合に発生します。

## KDAN24513-I

---

Dumping threads: aa....aa

aa....aa : スタックトレース

説明

指定されたコマンド引数が 'threads' の場合に発生します。

## KDAN24514-I

---

Resuming aa....aa

aa....aa : プロデューサ

説明

指定されたコマンドが 'resume' でコマンド引数が 'prd' の場合に発生します。

## KDAN24515-I

---

Resuming all destinations

説明

全送信先の再開時に発生します。

## KDAN24516-I

---

Unable to tag some file free

説明

vr ファイルからのデータの削除時、該当ファイルが権限がない場合に発生します。

3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

## KDAN24517-I

---

number of opened files: aa....aa

aa....aa : ファイルカウント

説明

ファイル情報の出力時に発生します。

## KDAN24518-I

---

number of available opened files: aa....aa

aa....aa : プール内のフリーファイル

説明

ファイル情報の出力時に発生します。

## KDAN24519-I

---

number of transaction ids: aa....aa

aa....aa : トランザクション id

説明

トランザクション id 情報の出力時に発生します。

## KDAN24520-I

---

Transaction acknowledgements

説明

トランザクション応答確認情報の出力時に発生します。

## KDAN24521-I

---

Number of transactions containing acknowledgements: aa....aa.

aa....aa : トランザクション id

説明

トランザクション応答確認数の出力時に発生します。

## KDAN24523-I

---

SysMessageID: Could not clone: aa....aa.

aa....aa : 例外

説明

SysMessageID オブジェクトのクローン時に発生します。

## KDAN24524-I

---

ReadOnlyPacket: Could not clone: aa....aa.

aa....aa : 例外

説明

ReadOnlyPacket オブジェクトのクローン時に発生します。

## KDAN24525-I

---

Message Body: aa....aa bytes

aa....aa : ボディーサイズ

説明

パケットボディーのダンプ時に発生します。

## KDAN24532-I

---

... .. Dumping MapEntry aa....aa

aa....aa : ハッシュコード

説明

マップメモリのダンプ時に発生します。

## KDAN24533-I

---

... .. thread info aa....aa

aa....aa : スレッド

説明

スレッド情報のダンプ時に発生します。

## KDAN24535-I

---

Invalid growth\_factor value. Using default value of 50%.

説明

「imq.persist.file.message.vrfile.growth\_factor」プロパティに無効な値を指定したときに発生します。

## KDAN24536-I

---

Invalid threshold value. Using default value of 0.

### 説明

「imq.persist.file.message.vrfile.threshold」プロパティに無効な値を指定したときに発生します。

## KDAN24537-I

---

Invalid threshold\_factor value. Using default value of 0%.

### 説明

「imq.persist.file.message.vrfile.threshold\_factor」プロパティに無効な値を指定したときに発生します。

## KDAN24538-I

---

bufs[aa...aa]=bb...bb

aa...aa : プレフィックス

bb...bb : バイトバッファ

### 説明

バッファ情報のダンプ時に発生します。

## KDAN24539-I

---

Dumping state of aa...aa

aa...aa : スレッド

### 説明

一般コネクション情報およびメトリクスのダンプ時に発生します。

## KDAN24540-I

---

sessions = aa...aa

aa...aa : セッション数

### 説明

一般コネクション情報およびメトリクスのダンプ時に発生します。

## KDAN24541-I

---

busySessions = aa...aa

aa....aa : ビジーセッション数

説明

一般コネクション情報およびメトリクスのダンプ時に発生します。

## KDAN24542-I

---

runningMsgs = aa....aa

aa....aa : running メッセージ数

説明

一般コネクション情報およびメトリクスのダンプ時に発生します。

## KDAN24543-I

---

paused = aa....aa

aa....aa : 一時停止タイプ

説明

一般コネクション情報およびメトリクスのダンプ時に発生します。

## KDAN24544-I

---

waitingForResumeFlow = aa....aa

aa....aa : wait for resume flow フラグ

説明

一般コネクション情報およびメトリクスのダンプ時に発生します。

## KDAN24545-I

---

----- busy sessions -----

説明

コネクション情報のダンプ時に発生します。

## KDAN24546-I

---

----- sessions -----

説明

コネクション情報のダンプ時に発生します。

## KDAN24547-I

---

DUMPING CONNECTION aa....aa

aa....aa : imq コネクション

説明

コネクション情報のダンプ時に発生します。

## KDAN24548-I

---

control = aa....aa

aa....aa : NFLPriorityFifoSet サイズ

説明

一般コネクション情報およびメトリクスのダンプ時に発生します。

## KDAN24549-I

---

read\_assigned = aa....aa

aa....aa : runnable 操作

説明

一般コネクション情報およびメトリクスのダンプ時に発生します。

## KDAN24550-I

---

write\_assigned = aa....aa

aa....aa : runnable 操作

説明

一般コネクション情報およびメトリクスのダンプ時に発生します。

## KDAN24551-I

---

Finished writing packet [aa....aa]

aa....aa : パケット

説明

パケットデータの書き込み時に発生します。

## KDAN24552-I

---

Configuration Change Record

説明

コンフィグレーション変更レコードの出力時に発生します。

## KDAN24553-I

---

backing file: aa....aa

aa....aa : バッキングファイル

説明

バッキングファイル名の出力時に発生します。

## KDAN24554-I

---

number of records: aa....aa

aa....aa : タイムスタンプのリスト

説明

永続化済みレコード数の出力時に発生します。

## KDAN24555-I

---

number of interests: aa....aa

aa....aa : コンシューマ数

説明

永続化済みコンシューマ数の出力時に発生します。

## KDAN24556-I

---

Consumer [aa....aa] get message null reference

aa....aa : コンシューマ uid

説明

次パケットの取得・埋め込み時、パケット参照が null の場合に発生します。

## KDAN24557-I

---

Consumer [aa....aa] message requened: bb....bb

aa....aa : コンシューマー uid

bb....bb : パケット参照

説明

次パケットの取得・埋め込み時、パケット参照がある場合に発生します。

## KDAN24558-I

---

Displaying broker metrics : aa....aa

aa....aa : メトリクス情報

説明

ブローカーメトリクスの表示時に発生します。

## KDAN24559-I

---

Exception caught when setting output to file: aa....aa: : bb....bb:

aa....aa : ファイル名

bb....bb : エラーメッセージ

説明

指定されたファイルが存在しないときに発生します。

## KDAN24560-I

---

Exception caught when closing print streams to: aa....aa: : bb....bb:

aa....aa : ファイル名

bb....bb : エラーメッセージ

説明

内部ブローカーエラーが発生しました。

## KDAN24561-I

---

Reverting to stdout

説明

指定されたファイルが存在しないときに発生します。

## KDAN30001-E

---

Error detected while parsing command line options.

説明

ユーザが無効なコマンドライン引数を指定した場合に発生します。

対処

有効なコマンドラインオプションを指定してください。

## KDAN30002-E

---

Invalid option: aa....aa.

aa....aa : サブコマンド

説明

コマンドに無効なサブコマンドが指定された場合に発生します。

対処

-h オプションを使用してコマンドを実行し、有効なサブコマンドを確認してください。

## KDAN30003-E

---

Invalid base property name specified for option: aa....aa

aa....aa : コマンドラインオプション

説明

ユーザがコマンドラインオプションとして無効なプロパティ名を指定した場合に発生します。

対処

コマンドラインオプションとして有効なプロパティ名を指定してください。

## KDAN30004-E

---

Invalid hard coded value specified for option: aa....aa

aa....aa : コマンドラインオプション

説明

ユーザがコマンドラインオプションとして数値を直接指定した場合に発生します。

対処

コマンドラインオプションとして有効なプロパティ名を指定してください。

## KDAN30005-E

---

An argument was expected for option: aa....aa. Please type "bb....bb -h" for help.

aa....aa : コマンドラインオプション

bb....bb : コマンド

説明

引数が指定されていない場合に発生します。

対処

オプションの次に引数を必ず指定してください。ヘルプを表示するには、-h オプションでコマンドを実行してください。

## KDAN30006-E

---

Bad name value pair specified (aa....aa) for option: bb....bb. Please use the format: name=value

aa....aa : 引数

bb....bb : コマンドラインオプション

### 説明

ejmsobjmgr の実行の際、-o オプションに name/value ペアに対して誤った書式のデータを指定した場合に発生します。

### 対処

name=value の書式で引数を指定してください。

## KDAN30008-E

---

aa....aaError detected while validating command line options.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

### 説明

無効なコマンドラインオプションが指定された場合に発生します。

### 対処

有効なコマンドラインオプションを指定してください。

## KDAN30009-E

---

aa....aaBad command specified: bb....bb

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

bb....bb : コマンド

### 説明

無効なサブコマンドが指定された場合に発生します。

### 対処

有効なサブコマンドを指定してください。ヘルプを表示するには、aa....aa -h を入力してください。

## KDAN30014-E

---

The destination name must be specified with the aa....aa option.

aa....aa : コマンドラインオプション

### 説明

コマンドラインオプションなしで送信先名が指定された場合に発生します。

対処

-n オプションを使用して送信先名を指定してください。

## KDAN30015-E

---

Invalid read-only value specified: aa....aa.

aa....aa : リードオンリー値

説明

ユーザがリードオンリーオブジェクトの状態を変更しようとしたときに発生します。

対処

状態を更新する際、オブジェクトの状態がリードオンリーでないことを確認してください。

## KDAN30028-E

---

Invalid property name: aa....aa.

aa....aa : プロパティ名

説明

無効なプロパティ名が指定されている場合に発生します。

対処

有効なプロパティ名を指定してください。

## KDAN30031-E

---

Caught exception while loading command file.

説明

プロパティファイルが存在しない場合に発生します。

対処

必要なプロパティファイルが存在することを確認してください。

## KDAN30032-E

---

Caught exception while getting user input.

説明

コマンド実行時に、ユーザによる入力がない場合に発生します。

対処

コマンド実行時に必要な入力データを提示してください。

## KDAN30033-E

---

aa....aaThe target name must be specified with the bb....bb option.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

bb....bb : コマンドオプション

説明

cjmsicmd コマンド (-n オプション付き) を実行する際、送信先名が指定されない場合に発生します。

対処

-n オプションを使用して送信先名を指定してください。

## KDAN30034-E

---

aa....aaBad argument specified for the bb....bb command: cc....cc

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

bb....bb : サブコマンド

cc....cc : 引数

説明

無効な引数が指定されている場合に発生します。

対処

有効な引数を指定してください。

## KDAN30035-E

---

aa....aaThe valid command arguments for the bb....bb command are:

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

bb....bb : Pause

説明

PAUSE コマンドに対して引数が指定されていない場合に発生します。

対処

指定した引数が正しいか確認してください。

## KDAN30036-E

---

aa....aaThe destination name needs to be specified with the bb....bb option.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログに

だけ出力されます)

bb....bb : コマンドラインオプション

説明

コマンドラインオプションを指定しないで送信先名を指定した場合に発生します。

対処

-n オプションを使用して送信先名を指定してください。

## KDAN30037-E

---

aa....aaThe target attributes need to be specified with the bb....bb option.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

bb....bb : コマンドラインオプション

説明

引数を渡す際、コマンドラインオプションを指定していない場合に発生します。

対処

-o または -n などのコマンドラインオプションを指定してください。

## KDAN30038-E

---

aa....aaThe destination type needs to be specified with the bb....bb option.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

bb....bb : コマンドラインオプション

説明

cjmsicmd コマンドを実行する際、-t オプションを使用して送信先名を指定していない場合に発生します。

対処

-t オプションを使用して送信先名を指定してください。

## KDAN30039-E

---

aa....aaThe queue delivery policy value "bb....bb" is not valid.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

bb....bb : 配信方針の値

説明

ユーザが無効な値を指定した場合に発生します。

対処

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

保守員に問い合わせてください。

## KDAN30040-E

---

aa....aaThe value "bb....bb" for the attribute "cc....cc" is invalid.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

bb....bb : アクティブなコンシューマ数

cc....cc : 最大アクティブなコンシューマ数

#### 説明

ユーザが最大アクティブなコンシューマ数に対して非整数値を指定した場合に発生します。

#### 対処

必ず整数値を指定してください。

## KDAN30041-E

---

aa....aaThe destination type "bb....bb" is not valid.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

bb....bb : 送信先種別

#### 説明

無効な送信先種別が指定された場合に発生します。

#### 対処

有効な送信先種別 ("q"[queue] または "t"[トピック]) を指定してください。

## KDAN30042-E

---

The "aa....aa" service cannot be paused.

aa....aa : サービス名

#### 説明

ADMIN サービスを一時停止しようとしたときに発生します。

#### 対処

ADMIN サービスを一時停止できません。

## KDAN30043-E

---

The "aa....aa" service cannot be resumed.

bb....bb : サービス名

説明

ADMIN サービスを再開しようとしたときに発生します。

対処

ADMIN サービスを再開できません。

## KDAN30044-E

---

The destination "aa....aa" does not exist or its type is not topic.

aa....aa : 送信先名

説明

指定された送信先が CJMSP に存在しないか、トピック種別ではない場合に発生します。

対処

存在するトピック送信先名または送信先種別 t (トピック) を指定してください。

## KDAN30045-E

---

aa....aaThe client ID must be specified with the bb....bb option.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

bb....bb : コマンドラインオプション

説明

-c オプションを指定しないでクライアント ID を指定した場合に発生します。

対処

-c オプションとともにクライアント ID を指定してください。

## KDAN30047-E

---

aa....aaThe value "bb....bb" for the attribute"cc....cc" is invalid.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

bb....bb : オプションの値

cc....cc : ブローカーコマンドオプション

説明

ユーザが無効なブール値を指定した場合に発生します。

対処

True/False の有効なブール値を指定してください。

## KDAN30048-E

---

aa....aaThe value "bb....bb" for the attribute "cc....cc" is invalid.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

bb....bb : ログレベル

cc....cc : imq.log.level

### 説明

ログレベルが指定されていない場合に発生します。

### 対処

メッセージログレベルを指定してください。有効な値は INFO , ERROR , DEBUG および WARNING です。

## KDAN30049-E

---

aa....aa bb....bb seconds has elapsed and the broker failed to restart.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

bb....bb : 時間間隔 (秒単位)

### 説明

ブローカーへの接続が切れた場合に発生します。

### 対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30050-E

---

aa....aaThe byte value "bb....bb" for the attribute "cc....cc" is invalid.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

bb....bb : バイト値

cc....cc : 送信先のサイズ

### 説明

ユーザが無効な値を指定した場合に発生します。

### 対処

有効なバイト値を指定してください。有効な値は ,

10000= 10000 バイト

2500b= 2500 バイト

4k= 4 キロバイト

12m= 12 メガバイト です。

## KDAN30051-E

---

aa....aaThe value "bb....bb" specified for the receive timeout is invalid.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

bb....bb : ADMIN 受信タイムアウト値 (秒単位)

### 説明

"cjmsicmd" コマンドを実行する際、ADMIN 受信タイムアウト (-rtm) に対して負の値を指定した場合に発生します。

### 対処

-rtm オプションを使用する際、必ず正の値を指定してください。

## KDAN30052-E

---

aa....aaThe value "bb....bb" for the pause type is invalid.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

bb....bb : Pause 種別引数

### 説明

"cjmsicmd" コマンドを実行する際、無効な PAUSE 種別を指定した場合に発生します。

### 対処

有効な PAUSE 種別 ("PRODUCERS", "CONSUMERS" および "ALL") を指定してください。

## KDAN30053-E

---

Error while connecting to the broker on host "aa....aa" and port "bb....bb".

aa....aa : ホスト名

bb....bb : ポート

### 説明

次の場合に発生します。

- 不正なホスト名もしくは不正なポート番号を指定した場合
- cjmsicmd の -b オプションでブローカーが動作していない誤ったポート番号を指定した場合

### 対処

- 正しいホスト名とポート番号を指定してください。
- 指定したポート番号でブローカーが実行しているか確認してください。

## KDAN30054-E

---

aa....aaError while sending the request to the broker.

aa....aa：ブローカーのホスト名とポート番号（この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます）

説明

ブローカーへの接続が切れた場合に発生します。

対処

ブローカーを再起動してください。

## KDAN30055-E

---

aa....aaError while performing this operation on the broker.

aa....aa：ブローカーのホスト名とポート番号（この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます）

説明

次の場合に発生します。

- 既存の送信先を作成しようとした場合
- ブローカーへの接続が切れた場合

対処

- 送信先名がユニークであることを確認してください。
- ブローカーを再起動してください。

## KDAN30056-E

---

aa....aaError while closing connection to the broker.

aa....aa：ブローカーのホスト名とポート番号（この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます）

説明

ブローカーがすでに停止モードになっている場合に発生します。

対処

開始されているブローカーを必ず停止してください。

## KDAN30057-E

---

aa....aaError when getting type of the admin message.

aa....aa：ブローカーのホスト名とポート番号（この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます）

説明

ブローカーへの接続が切れた場合に発生します。

対処

ブローカーを再起動してください。

## KDAN30058-E

---

aa....aaError when getting the admin reply message status.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

対処

ブローカーを開始してください。

## KDAN30059-E

---

aa....aaReply to admin message was not received.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

対処

ブローカーを開始してください。

## KDAN30060-E

---

aa....aaInvalid operation is detected.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

ユーザが無効な操作をしようとした場合に発生します。

対処

有効な操作をしてください。

## KDAN30061-E

---

aa....aaInvalid port number value is specified.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

#### 説明

プロパティファイル内に無効なポート番号が設定されているかポート番号がまったく指定されていない場合に発生します。

#### 対処

プロパティファイル内に `imq.portmapper.port` に対して有効な値を指定してください。

## KDAN30062-E

---

aa....aaInvalid attribute specified: bb....bb

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

bb....bb : 属性

#### 説明

"cjmsicmd list dst" コマンドを実行する際、無効な属性を指定した場合に発生します。

#### 対処

有効な属性を指定してください。

## KDAN30070-E

---

The value "aa....aa" for the metric interval is invalid. Please use an integer value.

aa....aa : メトリック (測定) 間隔

#### 説明

"cjmsicmd" コマンドを実行する際、メトリック (測定) 間隔に対して非整数の値を指定した場合に発生します。

#### 対処

`-int` オプションを使用してメトリック (測定) 間隔に対して整数の値を指定してください。

## KDAN30071-E

---

The value "aa....aa" for the broker/service metric type is invalid.

The valid values for broker/service metric type are:

aa....aa : ブローカー・サービスメトリック種別

#### 説明

"cjmsicmd" コマンドを実行する際、無効なブローカー・サービスメトリック種別を指定した場合に発生します。

#### 対処

-m オプションを使用して有効なブローカー・サービス種別 ("cxn", "rts" および "tt1") を指定してください。

## KDAN30072-E

---

Please verify that there is a Broker running on the specified host and port or use the "aa....aa" option to specify the correct broker host and port.

aa....aa : コマンドラインオプション

### 説明

CJMSP が指定されたポート上に動作していない場合に発生します。

### 対処

CJMSP を開始し、コマンドを再度実行してみてください。

## KDAN30075-E

---

Property file:aa....aa is not readable.

aa....aa : ファイル名

### 説明

指定された場所にプロパティファイルが存在しない場合に発生します。

### 対処

プロパティファイルが存在することを確認してください。

## KDAN30076-E

---

Failed to open property file: aa....aa, bb....bb

aa....aa : ファイル名

bb....bb : 例外メッセージ

### 説明

指定された場所にプロパティファイルが存在しない場合に発生します。

### 対処

プロパティファイルが存在することを確認してください。

## KDAN30077-E

---

Property file: aa....aa is not writeable.

aa....aa : ファイル名

### 説明

ユーザが書き込み禁止のプロパティファイルに書き込もうとした場合に発生します。

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

対処

プロパティファイルに書き込み権限を持っているかを確認してください。

#### KDAN30078-E

---

Cannot create property file:aa....aa

aa....aa : ファイル名

説明

ディレクトリが書き込み禁止である場合に発生します。

対処

ディレクトリに書き込む権限があることを確認してください。

#### KDAN30079-E

---

Failed to write to property file: aa....aa, bb....bb

aa....aa : ファイル名

bb....bb : 例外メッセージ

説明

ディレクトリが書き込み禁止である場合に発生します。

対処

ディレクトリに書き込む権限があることを確認してください。

#### KDAN30081-E

---

aa....aaThe target attribute name needs to be specified with the bb....bb option.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

bb....bb : オプション

説明

オプションを指定しないでターゲット名 (送信先名, 送信先種別など) を指定した場合に発生します。

対処

オプションを明記してターゲット名を指定してください。

例 :

-n オプションとともに送信先名

-t オプションとともに送信先種別

## KDAN30082-E

---

aa....aaCannot update "Port Number" for "bb....bb" service.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

bb....bb : サービス名

説明

ユーザがブローカーサービスポート番号を変更しようとした場合に発生します。

対処

ポート番号を変更しないでください。

## KDAN30087-E

---

Problem encountered when using SSL/TLS as the admin transport.

説明

ユーザが無効なプロトコルサービスを設定しようとした場合に発生します。

対処

SSL および TLS プロトコルサービスは設定しないでください。

## KDAN30091-E

---

aa....aaThe value "bb....bb" specified for the number of retries is invalid.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

bb....bb : リトライ回数

説明

リトライ回数が指定されていない場合に発生します。

対処

有効な値を指定してください。

## KDAN30092-E

---

aa....aaThe connection identifier specified (bb....bb) is not valid, it is not a long integer.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

bb....bb : コネクション ID

説明

指定されたコネクション ID が long 型でない場合に発生します。

対処

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

有効なコネクション ID を指定してください。"list cxn" コマンドを実行し、有効なコネクション ID を確認してください。

## KDAN30093-E

---

aa....aaThe value "bb....bb" for the attribute "cc....cc" is invalid.

aa....aa：ブローカーのホスト名とポート番号（この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます）

bb....bb：無効な値

cc....cc：属性・プロパティ名

説明

属性・プロパティ名に対して無効な値を指定した場合に発生します。

対処

属性・プロパティ名に対して有効な値を指定してください。

## KDAN30095-E

---

Property aa....aa not found in passfile bb....bb.

aa....aa：プロパティ名

bb....bb：パスワードファイル名

説明

property 内に cjmsicmd passwd に該当する項目がない場合に発生します。

対処

ブローカーを停止し、再起動してください。

## KDAN30096-E

---

Creation of destination bb....bb of type aa....aa failed.

aa....aa：送信先種別

bb....bb：送信先名

説明

送信先の作成に失敗した場合に発生します。

対処

ブローカー内に送信先を作成するためのメモリが十分にあることを確認してください。

## KDAN30097-E

---

The type of the value specified for the attribute aa....aa is incorrect. Please specify the value using a java.lang.String object.

aa....aa : 送信先属性

### 説明

ユーザが送信先の属性に対して非 java.lang.String 型の値を指定しようとした場合に発生します。

### 対処

java.lang.String 型の属性を指定してください。

## KDAN30098-E

---

aa....aaThe value "bb....bb" specified for the number of seconds is invalid. Please specify an integer value that is larger than zero.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

bb....bb : シャットダウン間隔

### 説明

シャットダウン間隔として負の値が指定された場合に発生します。

### 対処

必ず正の値を指定してください。

## KDAN30100-E

---

Bad broker address specified: aa....aa.

aa....aa : ブローカーアドレス

### 説明

無効なブローカーアドレスが指定された場合に発生します。

### 対処

ブローカーが実行中のアドレスを指定してください。

## KDAN30101-E

---

aa....aaAttribute specified is for use at creation time only: bb....bb.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

bb....bb : 属性名

### 説明

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

ユーザがリードオンリー属性を更新しようとした場合に発生します。

対処

リードオンリー属性を更新しないでください。

## KDAN30107-E

---

Name is already bound.

説明

ユーザがすでにバウンドされている JNDI を指定した場合に発生します。

対処

ユニークな JNDI ルックアップ名を指定してください。

## KDAN30108-E

---

Authentication error while accessing the naming or directory service.

説明

ユーザプログラムで提供される情報が無効であるか、ネーミング・ディレクトリサービスに対してユーザ認証が失敗した場合に発生します。

対処

有効なユーザ情報を指定してください。

## KDAN30111-E

---

The client is unable to communicate with the directory or naming service.

説明

ネットワーク分割、ハードウェアまたはインタフェース問題、クライアントやサーバ側での障害などによってクライアントがディレクトリまたはネーミングサービスに通信できない場合に発生します。

対処

ネットワーク通信が正常であることを確認してください。

## KDAN30112-E

---

No initial context implementation could be created.

説明

イニシャルコンテキストが作成できない場合に発生します。

対処

必ず操作の前にイニシャルコンテキストを作成してください。

## KDAN30113-E

---

The service provider schema was violated in some way.

**説明**

何らかの方法でメソッドがオブジェクトの属性を変更することによってスキーマの違反を起こした場合に発生します。

**対処**

オブジェクトの属性を変更しないで、スキーマを違反しているネームスペースにオブジェクトを移動してください。

## KDAN30114-E

---

The name does not exist.

**説明**

バインドされていないため、指定された名称のコンポーネントが解決されず、この警告が発生します。

**対処**

コンポーネントを必ずバインドしてください。

## KDAN30115-E

---

The name of the object already exists in the store.

**説明**

ほかのオブジェクトにすでにバインドされている名称をクライアントが使用しようとした場合に発生します。

**対処**

唯一のバインディングネームを使用してください。

## KDAN30116-E

---

This context does not take binding attributes.

**説明**

完全に指定されていないまたは間違っ指定されている属性セットへの追加や変更をしようとした場合に発生します。

**対処**

更新の前に属性が設定されていることを確認してください。

## KDAN30118-E

---

A general naming exception is caught.

説明

指定された JNDI 名が名前解決されていない場合に発生します。

対処

有効な JNDI 名を指定してください。

## KDAN30119-E

---

Invalid port number is specified in aa....aa

aa....aa : ポート番号

説明

無効なポート番号が指定された場合に発生します。

対処

有効なポート番号を指定してください。

## KDAN30120-E

---

Neither Queue nor Topic type

説明

ユーザが Queue および Topic 以外の ConnectionFactory 種別を指定した場合に発生します。

対処

有効な種別 (Queue および Topic) を指定してください。

## KDAN30121-E

---

Invalid object type

説明

ユーザが Queue および Topic 以外の ConnectionFactory 種別を指定した場合に発生します。

対処

有効な種別 (QueueConnectionFactory , TopicConnectionFactory , XAQueueConnectionFactory および XATopicConnectionFactory) を指定してください。

## KDAN30122-E

---

Destination name is not specified.

説明

プロパティファイル内に送信先が指定されていない場合に発生します。

対処

有効な送信先名を指定してください。

## KDAN30123-E

---

Deletion of Message Queue broker instance aa....aa failed. The deletion was interrupted prematurely.

aa....aa : ブローカーインスタンス

説明

メッセージキューの削除時にブローカーが停止された場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30124-E

---

Deletion of Message Queue broker instance aa....aa failed. The broker instance does not exist.

aa....aa : ブローカーインスタンス

説明

メッセージキューの削除時にブローカーが実行中でない場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30125-E

---

Deletion of Message Queue broker instance aa....aa failed. A broker with this instance name is still active.

aa....aa : ブローカーインスタンス

説明

ブローカーが要求を処理中にユーザブローカーを停止しようとした場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30126-E

---

Deletion of Message Queue broker instance aa....aa failed. The instance directory does not have the correct permissions.

aa....aa : ブローカーインスタンス

説明

ブローカーインスタンスのインスタンスディレクトリが書き込み権限を有しない場合に発生します。

対処

インスタンスディレクトリが適切な権限を有することを確認してください。

## KDAN30127-E

---

Deletion of Message Queue broker instance aa....aa failed. Problem encountered while removing the persistent store.

aa....aa : ブローカーインスタンス

説明

ブローカーインスタンスの永続ストアがすでに削除されている場合に発生します。

対処

ブローカーインスタンスを削除する前に該当する永続ストアが存在することを確認してください。

## KDAN30128-E

---

Deletion of Message Queue broker instance aa....aa failed. Caught an IOException.

aa....aa : ブローカーインスタンス

説明

ネットワーク上の問題によって発生します。

対処

ネットワーク通信が正常であることを確認してください。

## KDAN30129-E

---

Deletion of Message Queue broker instance aa....aa failed: store. Unknown reason.

aa....aa : ブローカーインスタンス

説明

ブローカーインスタンスがすでに削除されている場合に発生します。

対処

削除する前にブローカーインスタンスが存在することを確認してください。

## KDAN30131-E

---

JMSEException caught: aa....aa.

aa....aa : 例外メッセージ

説明

内部エラーが発生した場合に発生します。

対処

保守員にお問い合わせください。

## KDAN30132-E

---

Invalid broker address aa....aa specified.

aa....aa : ブローカーアドレス

説明

無効なブローカーアドレスが指定された場合に発生します。

対処

正確なブローカーアドレスを指定してください。

## KDAN30133-E

---

Invalid host name aa....aa specified

aa....aa : ホスト・ポート値

説明

無効なブローカーホスト名が指定された場合に発生します。

対処

正確なブローカーホスト名を指定してください。

## KDAN30134-E

---

Invalid port aa....aa specified

説明

プロパティファイル内に無効なポート番号が設定されているかポート番号がまったく指定されていない場合に発生します。

対処

正しいポート番号が設定されていることを確認してください。

## KDAN30135-E

---

Failed to set system property: aa....aa=bb....bb.

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

aa....aa : プロパティ名

bb....bb : プロパティ値

#### 説明

システムプロパティを設定する際、次の場合に発生します。

- キーまたは値が null である場合
- キーが空である場合

#### 対処

キーおよび値が null でないことを確認してください。

## KDAN30136-E

---

Listing messages failed.

#### 説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

#### 対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30137-E

---

Destroying message failed.

#### 説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

#### 対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30138-E

---

Purging all the destinations failed.

#### 説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

#### 対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30139-E

---

Purging failed for queue aa....aa.

aa....aa : キュー名

#### 説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30140-E

---

Purging failed for topic aa....aa

aa....aa : トピック名

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30141-E

---

Destroying all the destinations failed.

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30142-E

---

Destroy failed for queue aa....aa.

aa....aa : キュー名

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30143-E

---

Destroy failed for topic aa....aa.

aa....aa : トピック名

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30144-E

---

Querying message failed.

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30145-E

---

Problems retrieving the destination info.

説明

指定された送信先が存在しない場合に発生します。

対処

指定された送信先がブローカー内に存在することを確認してください。

## KDAN30146-E

---

Problems retrieving the broker info.

説明

返信メッセージよりブローカーのプロパティを取得する際、内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN30147-E

---

Problems retrieving the service info.

説明

返信メッセージよりサービスを取得する際、内部エラーが発生しました。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN30148-E

---

Unknown exception caught: aa....aa.

aa....aa : 例外種別

説明

捕捉した例外が予想された例外でない場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN30149-E

---

Error occurred while checking the reply.

説明

受信メッセージ種別が予想されたメッセージ種別でない場合に発生します。

対処

内部エラーのため、保守員にお問い合わせください。

## KDAN30152-E

---

Property Name and Value :aa....aa=bb....bb

aa....aa : プロパティ名

bb....bb : プロパティ値

説明

プロパティ値に 0 を設定した場合に発生します。

対処

0 を除いた有効範囲の値をプロパティ値に設定してください。

## KDAN30153-E

---

aa....aaListing destinations failed.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30154-E

---

aa....aaListing services failed.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

対処

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

ブローカーが実行中であることを確認してください。

#### KDAN30155-E

---

aa....aaPausing the broker failed.

aa....aa：ブローカーのホスト名とポート番号（この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます）

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

#### KDAN30156-E

---

aa....aaPausing the service failed.

aa....aa：ブローカーのホスト名とポート番号（この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます）

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

#### KDAN30157-E

---

aa....aaResuming the broker failed.

aa....aa：ブローカーのホスト名とポート番号（この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます）

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

#### KDAN30158-E

---

aa....aaResuming the service failed.

aa....aa：ブローカーのホスト名とポート番号（この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます）

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30159-E

---

aa....aaShutting down the broker failed.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30160-E

---

aa....aaRestarting the broker failed.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30161-E

---

aa....aaCreating the destination failed.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30162-E

---

aa....aaDestroying the destination failed.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30163-E

---

aa....aaPurging the destination failed.

aa....aa：ブローカーのホスト名とポート番号（この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます）

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30164-E

---

aa....aaQuerying the destination failed.

aa....aa：ブローカーのホスト名とポート番号（この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます）

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30165-E

---

aa....aaQuerying the service failed.

aa....aa：ブローカーのホスト名とポート番号（この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます）

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30166-E

---

aa....aaListing transactions failed.

aa....aa：ブローカーのホスト名とポート番号（この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます）

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30167-E

---

Querying the transaction failed.

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30168-E

---

Committing the transaction failed.

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30169-E

---

Rolling back the transaction failed.

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30170-E

---

aa....aaPausing the destination failed.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30171-E

---

aa....aaResuming the destination failed.

aa....aa：ブローカーのホスト名とポート番号（この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます）

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30172-E

---

aa....aaDisplaying destination metrics failed.

aa....aa：ブローカーのホスト名とポート番号（この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます）

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30173-E

---

aa....aaCompacting the destination failed.

aa....aa：ブローカーのホスト名とポート番号（この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます）

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30174-E

---

aa....aaCompacting the destinations failed.

aa....aa：ブローカーのホスト名とポート番号（この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます）

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30175-E

---

aa....aaPausing all destinations failed.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30176-E

---

aa....aaResuming all destinations failed.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30177-E

---

aa....aaListing connections failed.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30178-E

---

aa....aaQuerying the connection failed.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30179-E

---

aa....aaQuerying the broker failed.

aa....aa：ブローカーのホスト名とポート番号（この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます）

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30180-E

---

aa....aaUpdating the broker failed.

aa....aa：ブローカーのホスト名とポート番号（この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます）

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30181-E

---

aa....aaUpdating the service failed.

aa....aa：ブローカーのホスト名とポート番号（この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます）

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30182-E

---

aa....aaUpdating the destination failed.

aa....aa：ブローカーのホスト名とポート番号（この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます）

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30183-E

---

aa....aaListing durable subscriptions failed.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30184-E

---

aa....aaDestroying the durable subscription failed.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30185-E

---

aa....aa Displaying service metrics failed.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30186-E

---

aa....aaDisplaying broker metrics failed.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30187-E

---

Reloading broker cluster configuration failed.

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30188-E

---

aa....aaPurging the durable subscription failed.

aa....aa：ブローカーのホスト名とポート番号（この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます）

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30189-E

---

aa....aaQuiescing the broker failed.

aa....aa：ブローカーのホスト名とポート番号（この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます）

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30190-E

---

Taking over another broker failed.

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30191-E

---

aa....aaListing the broker failed.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30192-E

---

aa....aaListing JMX Connectors failed.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30193-E

---

aa....aaDestroying the connection failed.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30194-E

---

aa....aaUnquiescing the broker failed.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30195-E

---

aa....aaResetting the broker failed.

aa....aa：ブローカーのホスト名とポート番号（この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます）

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

対処

ブローカーが実行中であることを確認してください。

## KDAN30196-E

---

Internal Error

説明

センター、レシーバーまたはセッションの終了時に内部エラーが発生しました。

対処

保守員にお問い合わせください。

## KDAN30197-E

---

aa....aaBrokerException thrown. Reason: bb....bb

aa....aa：ブローカーのホスト名とポート番号（この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます）

bb....bb：エラーの理由

説明

- cjmsicmd コマンドで新たな送信先を作成する時に、指定した送信先名が重複していた場合に発生します。
- ブローカーを通して管理コマンドを処理している間に例外が発生しました。

対処

指定した送信先がブローカーに存在していないことを確認してください。

## KDAN30198-E

---

Exception caught: aa....aa

aa....aa：エラーメッセージ

説明

- -b オプションで不正なホスト名を指定した場合に発生します。
- 入力データを読み込んだ時に内部エラーが発生しました。

対処

-b オプションに有効なホスト名が指定されていることを確認してください。

## KDAN30199-E

---

aa....aa There are no JMX Connectors on the broker.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

JMX コネクタでない JMX コネクタをリストしている時に発生します。

対処

このオペレーションをする前に、ブローカーに JMX コネクタが存在するかを確認してください。

## KDAN30200-E

---

There are no messages.

説明

ブローカーの中のメッセージをリストしたときに、メッセージがないときに発生します。

対処

このオペレーションをする前に、ブローカーにメッセージが存在するかを確認してください。

## KDAN30201-E

---

aa....aa Incorrect data returned from broker.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

内部エラーが発生しました。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN30202-E

---

aa....aa is not recognized.

aa....aa : 属性名

説明

不正な引数を指定したときに発生します。

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

対処

正しい引数を指定してください。

## KDAN30203-E

---

Property Name :aa...aa=-1

aa...aa : プロパティ名

説明

プロパティの無制限 -1 のチェックで発生します。

対処

無制限値 -1 を設定してください。

## KDAN30204-E

---

aa...aaUnrecognized response: bb...bb.

aa...aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

bb...bb : ユーザ入力 [Y/N]

説明

不正な引数を指定したときに発生します。

対処

正しい引数を指定してください。

## KDAN30208-E

---

aa...aaBroker not responding, retrying [bb...bb of cc...cc attempts, timeout=dd...dd seconds]

aa...aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

bb...bb : リトライした回数

cc...cc : 最大リトライ回数

dd...dd : リトライ間隔

説明

ネットワーク接続が不正なときに発生します。

対処

- ネットワーク接続が適切であることを確認してください。
- システム管理者に問い合わせてください。

## KDAN30209-E

---

aa....aaThe broker was not updated.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

ブローカーの更新時に不正な引数が指定されたときに発生します。

対処

ブローカーの更新時は正しい引数を指定してください。

## KDAN30210-E

---

aa....aaThe service was not updated.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

サービスの更新時に不正な引数が指定されたときに発生します。

対処

サービスの更新時は正しい引数を指定してください。

## KDAN30211-E

---

aa....aaThe destination was not updated.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

送信先の更新時に不正な引数が指定されたときに発生します。

対処

送信先の更新時は正しい引数を指定してください。

## KDAN30213-E

---

aa....aaThe broker was not quiesced.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

ブローカーの静止状態時に不正な引数が指定されたときに発生します。

対処

ブローカーの静止状態時は正しい引数を指定してください。

## KDAN30214-E

---

aa....aaThe connection was not destroyed.

aa....aa：ブローカーのホスト名とポート番号（この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます）

説明

接続を破壊したときに指定したブローカーの接続がないときに発生します。

対処

ブローカーとの接続があることを確認してください。

## KDAN30215-E

---

aa....aaThe broker was not unquiesced.

aa....aa：ブローカーのホスト名とポート番号（この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます）

説明

ブローカーの静止状態の解除時に不正な引数が指定されたときに発生します。

対処

ブローカーの静止状態の解除時は正しい引数を指定してください。

## KDAN30216-E

---

aa....aaThe broker was not reset.

aa....aa：ブローカーのホスト名とポート番号（この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます）

説明

ブローカーのリセット時に不正な引数が指定されたときに発生します。

対処

ブローカーのリセット時は正しい引数を指定してください。

## KDAN30217-E

---

The message was not destroyed.

説明

メッセージを破棄するときに不正な引数が指定されたときに発生します。

対処

メッセージを破棄するときは正しい引数を指定してください。

## KDAN30219-E

---

The destinations were not destroyed.

説明

複数送信先を破棄するときに不正な引数が指定されたときに発生します。

対処

複数送信先を破棄するときは正しい引数を指定してください。

## KDAN30220-E

---

Ungracefully shutdown the broker.

説明

内部エラーが発生しました。

対処

保守員に問い合わせてください。

## KDAN30221-E

---

No destinations purged.

説明

送信先のメッセージ削除する場合に不正な引数が指定されたときに発生します。

対処

送信先のメッセージ削除するときは正しい引数を指定してください。

## KDAN30222-E

---

No destinations destroyed.

説明

送信先を破棄する場合に不正な引数が指定されたときに発生します。

対処

送信先を破棄するときは正しい引数を指定してください。

## KDAN32012-W

---

The value aa....aa (unlimited) was specified for the following attributes:

aa....aa : 値

説明

無制限を示す不正な値を指定した場合に発生します。ユーザがプロパティで無制限を示す 0 を指定した場合に発生します。

### 3. KDAN ( Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ )

#### 対処

無制限の値を指定する場合は、プロパティに -1 を指定してください。

## KDAN32013-W

---

The new value that should be used for specifying "unlimited" is: aa....aa

aa....aa : 値

#### 説明

無制限を示す不正な値を指定した場合に発生します。ユーザがプロパティで無制限を示す 0 を指定した場合に発生します。

#### 対処

無制限の値を指定する場合は、プロパティに -1 を指定してください。

## KDAN32014-W

---

The values for the attributes above have been converted to the following:

#### 説明

無制限を示す不正な値を指定した場合に発生します。ユーザがプロパティで無制限を示す 0 を指定した場合に発生します。

#### 対処

無制限の値を指定する場合は、プロパティに -1 を指定してください。

## KDAN34081-I

---

Usage: cjmsicmd <subcommand> <argument> [<options>]

#### 説明

cjmsicmd ヘルプの使用方法を表示するときに発生します。

## KDAN34082-I

---

Valid cjmsicmd subcommands and arguments:

compact dst : Compact one or all destinations.

create dst : Create a destination.

destroy dst : Destroy a destination.

destroy dur : Destroy a durable subscription.

list bkr : List the broker.

list dst : List destinations on the broker.

list dur : List durable subscriptions on the topic.  
list svc : List services on the broker.  
pause bkr : Pause jms service on the broker.  
pause dst : Pause one or all destinations.  
purge dst : Purge all messages on a destination without  
destroying the destination.  
purge dur : Purge all messages on a durable subscription  
without destroying the durable subscription.  
query bkr : Query and display information on a broker.  
query dst : Query and display information on a destination.  
resume bkr : Resume jms service on the broker.  
resume dst : Resume one or all destinations.  
shutdown bkr : Shutdown broker.

#### 説明

cjmsicmd ヘルプの使用方法を表示するときに発生します。

## KDAN34083-I

---

cjmsicmd options:

-b : Specify the broker host and port (host:port).  
-c : Specify the client ID.  
-d : Specify the topic name.  
Used only when listing durable subscriptions.  
-f : Perform action without user confirmation.  
-h, -help : Display usage help.  
-n : Specify the name of the argument (e.g. destination name,  
durable subscription name).  
-o : Specify argument properties (e.g. destination  
properties).  
-rtm : Specify the admin receive timeout in seconds. Default is 10.  
-t : Specify the type of destination  
Valid values = {q, t} where  
q = Queue

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

t = Topic

-time : Specify the number of seconds prior to shutdown.

Used only when shutting down the broker.

-tmp : Also display temporary destinations.

説明

cjmsicmd ヘルプの使用方法を表示するときに発生します。

## KDAN34084-I

---

Attributes:

説明

cjmsicmd ヘルプの使用方法を表示するときに発生します。

## KDAN34085-I

---

Queue:

説明

cjmsicmd ヘルプの使用方法を表示するときに発生します。

## KDAN34086-I

---

Topic:

説明

cjmsicmd ヘルプの使用方法を表示するときに発生します。

## KDAN34101-I

---

aa....aaThe valid values for "bb....bb" are:

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

bb....bb : プロパティ名

説明

- 有効なログレベル値の表示時に発生します。
- 有効なリミット行動値の表示時に発生します。

## KDAN34106-I

---

The value '-1' can be used to specify 'unlimited' for the following Queue/Topic attributes:

説明

無制限値として -1 を設定可能なキュー/トピック属性を表示時に発生します。

## KDAN34107-I

---

The value '-1' can be used to specify 'unlimited' for the following Broker attributes:

説明

無制限値として -1 を設定可能なブローカー属性を表示時に発生します。

## KDAN34108-I

---

On the broker specified by:

説明

ブローカー情報の表示時に発生します。

## KDAN34110-I

---

aa....aaSuccessfully listed destinations.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

送信先を正常にリストアップした際に発生します。

## KDAN34113-I

---

aa....aaSuccessfully listed services.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

サービスを正常にリストアップした際に発生します。

## KDAN34115-I

---

Pausing the broker specified by:

説明

ブローカーの一時停止時に発生します。

## KDAN34116-I

---

aa....aaSuccessfully paused the broker.

aa....aa：ブローカーのホスト名とポート番号（この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます）

説明

ブローカーを正常に一時停止した際に発生します。

## KDAN34118-I

---

aa....aaThe broker was not paused.

aa....aa：ブローカーのホスト名とポート番号（この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます）

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

## KDAN34120-I

---

aa....aaSuccessfully paused the service.

aa....aa：ブローカーのホスト名とポート番号（この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます）

説明

サービスを正常に一時停止した際に発生します。

## KDAN34122-I

---

aa....aaThe service was not paused.

aa....aa：ブローカーのホスト名とポート番号（この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます）

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

## KDAN34123-I

---

Resuming the broker specified by:

説明

ブローカーの再開時に発生します。

## KDAN34124-I

---

aa....aaSuccessfully resumed the broker.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

ブローカーを正常に再開した際に発生します。

## KDAN34126-I

---

aa....aaThe broker was not resumed.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

## KDAN34128-I

---

aa....aaSuccessfully resumed the service.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

サービスを正常に再開した際に発生します。

## KDAN34130-I

---

aa....aaThe service was not resumed.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

## KDAN34131-I

---

Shutting down the broker specified by:

説明

ブローカーのシャットダウン時に発生します。

## KDAN34132-I

---

aa....aaSuccessfully shutdown the broker.

aa....aa：ブローカーのホスト名とポート番号（この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます）

説明

ブローカーを正常にシャットダウンした際に発生します。

## KDAN34134-I

---

aa....aaThe broker was not shutdown.

aa....aa：ブローカーのホスト名とポート番号（この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます）

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

## KDAN34136-I

---

aa....aaSuccessfully restarted the broker.

aa....aa：ブローカーのホスト名とポート番号（この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます）

説明

ブローカーを正常に再開始した場合に発生します。

## KDAN34138-I

---

aa....aa The broker was not restarted.

aa....aa：ブローカーのホスト名とポート番号（この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます）

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

## KDAN34140-I

---

aa....aaSuccessfully created the destination.

aa....aa：ブローカーのホスト名とポート番号（この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます）

説明

送信先を正常に作成したときに発生します。

## KDAN34143-I

---

aa....aaSuccessfully destroyed the destination.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

送信先を正常に破棄したときに発生します。

## KDAN34145-I

---

aa....aaThe destination was not destroyed.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

## KDAN34147-I

---

aa....aaSuccessfully purged the destination.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

送信先を正常にパージしたときに発生します。

## KDAN34149-I

---

aa....aaThe destination was not purged.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

## KDAN34151-I

---

aa....aaSuccessfully queried the destination.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

送信先を正常に問い合わせたときに発生します。

## KDAN34154-I

---

aa....aa Successfully queried the service.

aa....aa：ブローカーのホスト名とポート番号（この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます）

説明

サービスを正常に問い合わせたときに発生します。

## KDAN34180-I

---

aa....aa Successfully paused the destination.

aa....aa：ブローカーのホスト名とポート番号（この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます）

説明

送信先を正常に一時停止したときに発生します。

## KDAN34182-I

---

aa....aa The destination was not paused.

aa....aa：ブローカーのホスト名とポート番号（この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます）

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

## KDAN34186-I

---

CREATED

説明

トランザクション属性の表示時に発生します。

## KDAN34187-I

---

STARTED

説明

トランザクション属性の表示時に発生します。

## KDAN34188-I

---

FAILED

説明

トランザクション属性の表示時に発生します。

## KDAN34189-I

---

INCOMPLETE

説明

トランザクション属性の表示時に発生します。

## KDAN34190-I

---

COMPLETE

説明

トランザクション属性の表示時に発生します。

## KDAN34191-I

---

PREPARED

説明

トランザクション属性の表示時に発生します。

## KDAN34192-I

---

COMMITTED

説明

トランザクション属性の表示時に発生します。

## KDAN34193-I

---

ROLLEDBACK

説明

トランザクション属性の表示時に発生します。

## KDAN34194-I

---

UNKNOWN

説明

トランザクション属性の表示時に発生します。

## KDAN34198-I

---

aa....aaSuccessfully resumed the destination.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

送信先を正常に再開したときに発生します。

## KDAN34203-I

---

aa....aaSuccessfully displayed service metrics.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

サービスマトリクスを正常に表示したときに発生します。

## KDAN34204-I

---

aa....aaSuccessfully displayed broker metrics.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

ブローカーメトリクスを正常に表示したときに発生します。

## KDAN34205-I

---

aa....aaSuccessfully displayed destination metrics.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

送信先メトリクスを正常に表示したときに発生します。

## KDAN34208-I

---

aa....aaSuccessfully compacted the destination.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

送信先を正常に圧縮したときに発生します。

## KDAN34209-I

---

aa....aaSuccessfully compacted the destinations.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

送信先を正常に圧縮したときに発生します。

## KDAN34215-I

---

aa....aaSuccessfully paused all destinations.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

すべての送信先を正常に一時停止したときに発生します。

## KDAN34219-I

---

aa....aaSuccessfully resumed all destinations.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

すべての送信先を正常に再開したときに発生します。

## KDAN34222-I

---

Using the following attribute:

説明

ブローカーのリセット時, 一時停止のタイプを指定したときに発生します。

## KDAN34225-I

---

aa....aaSuccessfully listed connections.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

コネクションを正常にリストアップしたときに発生します。

## KDAN34227-I

---

aa....aaThere are no connections to list.

aa....aa：ブローカーのホスト名とポート番号（この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます）

説明

コネクションのリストアップ時，ブローカーにコネクションが存在しない場合に発生します。

## KDAN34238-I

---

aa....aaSuccessfully queried the connection.

aa....aa：ブローカーのホスト名とポート番号（この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます）

説明

コネクションを正常に問い合わせたときに発生します。

## KDAN34242-I

---

Destination Name

説明

送信先情報の表示時に発生します。

## KDAN34243-I

---

Destination Type

説明

送信先情報の表示時に発生します。

## KDAN34246-I

---

Current Number of Messages

説明

"cjmsicmd query dst" コマンドを使用して送信先を問い合わせたときに発生します。

## KDAN34247-I

---

Current Message Bytes

説明

"cjmsicmd query dst" コマンドを使用して送信先を問い合わせたときに発生します。

## KDAN34248-I

---

Max Total Message Bytes

説明

"cjmsicmd query dst" コマンドを使用して送信先を問い合わせたときに発生します。

## KDAN34249-I

---

Max Number of Messages

説明

"cjmsicmd query dst" コマンドを使用して送信先を問い合わせたときに発生します。

## KDAN34250-I

---

Max Bytes per Message

説明

"cjmsicmd query dst" コマンドを使用して送信先を問い合わせたときに発生します。

## KDAN34252-I

---

Max Number of Active Consumers

説明

"cjmsicmd query dst" コマンドを使用して送信先を問い合わせたときに発生します。

## KDAN34254-I

---

Limit Behavior

説明

"cjmsicmd query dst" コマンドを使用して送信先を問い合わせたときに発生します。

## KDAN34256-I

---

Consumer Flow Limit

説明

"cjmsicmd query dst" コマンドを使用して送信先を問い合わせたときに発生します。

## KDAN34257-I

---

Max Number of Producers

説明

"cjmsicmd query dst" コマンドを使用して送信先を問い合わせたときに発生します。

## KDAN34258-I

---

Current Number of Active Consumers

説明

"cjmsicmd query dst" コマンドを使用して送信先を問い合わせたときに発生します。

## KDAN34262-I

---

Service Name

説明

"cjmsicmd query svc" コマンドを使用して送信先を問い合わせたときに発生します。

## KDAN34263-I

---

Port Number

説明

"cjmsicmd query svc" コマンドを使用して送信先を問い合わせたときに発生します。

## KDAN34264-I

---

Service State

説明

"cjmsicmd query svc" コマンドを使用して送信先を問い合わせたときに発生します。

## KDAN34265-I

---

Min Number of Threads

説明

"cjmsicmd query svc" コマンドを使用して送信先を問い合わせたときに発生します。

## KDAN34266-I

---

Max Number of Threads

説明

"cjmsicmd query svc" コマンドを使用して送信先を問い合わせたときに発生します。

## KDAN34267-I

---

Current Number of Allocated Threads

説明

"cjmsicmd query svc" コマンドを使用して送信先を問い合わせたときに発生します。

## KDAN34268-I

---

Current Number of Connections

説明

"cjmsicmd query svc" コマンドを使用して送信先を問い合わせたときに発生します。

## KDAN34270-I

---

Current Number of Producers

説明

"cjmsicmd query dst" コマンドを使用して送信先を問い合わせたときに発生します。

## KDAN34271-I

---

Destination State

説明

"cjmsicmd query dst" コマンドを使用して送信先を問い合わせたときに発生します。

## KDAN34277-I

---

Primary Port

説明

"cjmsicmd query bkr" コマンドを使用してブローカーを問い合わせたときに発生します。

## KDAN34282-I

---

Use Dead Message Queue

説明

"cjmsicmd query dst" コマンドを使用して送信先を問い合わせたときに発生します。

## KDAN34295-I

---

aa....aaSuccessfully queried the broker.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

ブローカーを正常に問い合わせたときに発生します。

## KDAN34296-I

---

Instance Name

説明

"cjmsicmd query bkr" コマンドを使用してブローカーを問い合わせたときに発生します。

## KDAN34297-I

---

Auto Create Topics

説明

"cjmsicmd query bkr" コマンドを使用してブローカーを問い合わせたときに発生します。

## KDAN34298-I

---

Auto Create Queues

説明

"cjmsicmd query bkr" コマンドを使用してブローカーを問い合わせたときに発生します。

## KDAN34305-I

---

Max Number of Messages in System

説明

"cjmsicmd query bkr" コマンドを使用してブローカーを問い合わせたときに発生します。

## KDAN34306-I

---

Max Total Message Bytes in System

説明

"cjmsicmd query bkr" コマンドを使用してブローカーを問い合わせたときに発生します。

## KDAN34307-I

---

Max Message Size

説明

"cjmsicmd query bkr" コマンドを使用してブローカーを問い合わせたときに発生します。

## KDAN34312-I

---

aa....aaSuccessfully updated the broker.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

ブローカーを正常に更新したときに発生します。

## KDAN34316-I

---

aa....aaSuccessfully updated the service.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

サービスを正常に更新したときに発生します。

## KDAN34321-I

---

aa....aaSuccessfully updated the destination.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

送信先を正常に更新したときに発生します。

## KDAN34322-I

---

Listing all durable subscriptions on the topic "aa....aa" on the broker specified by:

aa....aa : トピック名

説明

指定されたトピックの全デュアラブルサブスクライバーを正常にリストアップしたときに発生します。

## KDAN34323-I

---

aa....aaSuccessfully listed durable subscriptions.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

デュアラブルサブスクライバーを正常にリストアップしたときに発生します。

## KDAN34326-I

---

aa....aaSuccessfully destroyed the durable subscription.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

デュアラブルサブスクライバーを正常に破棄したときに発生します。

## KDAN34393-I

---

Current Number of Messages in System

説明

"cjmsicmd query bkr" コマンドを使用してブローカーを問い合わせたときに発生します。

## KDAN34394-I

---

Current Total Message Bytes in System

説明

"cjmsicmd query bkr" コマンドを使用してブローカーを問い合わせたときに発生します。

## KDAN34401-I

---

aa....aaSuccessfully purged the durable subscription.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

デュアラブルサブスクライバーを正常にパージしたときに発生します。

## KDAN34402-I

---

aa....aaThe durable subscription was not purged.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

ブローカーが開始されていない場合に発生します。

## KDAN34416-I

---

Auto Created Queue Max Number of Active Consumers

説明

"cjmsicmd query bkr" コマンドを使用してブローカーを問い合わせたときに発生します。

## KDAN34445-I

---

Log Dead Messages

説明

"cjmsicmd query bkr" コマンドを使用してブローカーを問い合わせたときに発生します。

## KDAN34446-I

---

Current Number of Messages in Dead Message Queue

説明

"cjmsicmd query bkr" コマンドを使用してブローカーを問い合わせたときに発生します。

## KDAN34447-I

---

Current Total Message Bytes in Dead Message Queue

説明

"cjmsicmd query bkr" コマンドを使用してブローカーを問い合わせたときに発生します。

## KDAN34448-I

---

Truncate Message Body in Dead Message Queue

説明

"cjmsicmd query bkr" コマンドを使用してブローカーを問い合わせたときに発生します。

## KDAN34454-I

---

aa....aaSuccessfully quiesced the broker.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

ブローカーを正常に静止したときに発生します。

## KDAN34466-I

---

aa....aaSuccessfully listed broker.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

ブローカーを正常にリストアップしたときに発生します。

## KDAN34476-I

---

aa....aaSuccessfully listed JMX Connectors.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

JMX コネクタを正常にリストアップしたときに発生します。

## KDAN34483-I

---

aa....aaSuccessfully destroyed the connection.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

コネクションを正常に破棄したときに発生します。

## KDAN34485-I

---

Broker is Embedded

説明

"cjmsicmd query bkr" コマンドを使用してブローカーを問い合わせたときに発生します。

## KDAN34486-I

---

Held in Transaction

説明

"cjmsicmd query dst" コマンドを使用して送信先を問い合わせたときに発生します。

## KDAN34487-I

---

Actual

説明

"cjmsicmd query dst" コマンドを使用して送信先を問い合わせたときに発生します。

## KDAN34492-I

---

aa....aaSuccessfully unquiesced the broker.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

ブローカーを正常に静止解除したときに発生します。

## KDAN34494-I

---

aa....aaSuccessfully sent command to shutdown the broker.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログに

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

だけ出力されます)

説明

ブローカーシャットダウン用のコマンドを正常に送信したときに発生します。

### KDAN34495-I

---

Waiting for broker at aa....aa to shutdown...

aa....aa : ホスト名 : ポート値

説明

ブローカーのシャットダウンを待ち中に発生します。

### KDAN34497-I

---

Instance Configuration/Data Root Directory

説明

"cjmsicmd query bkr" コマンドを使用してブローカーを問い合わせたときに発生します。

### KDAN34499-I

---

aa....aaSuccessfully reset the broker.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

ブローカーを正常にリセットしたときに発生します。

### KDAN34504-I

---

Setting System Property: aa....aa=bb....bb

aa....aa : プロパティ名

bb....bb : プロパティ値

説明

-D オプションを使用してプロパティを指定したときに発生します。

### KDAN34508-I

---

Listing messages for the destination

説明

送信先向けメッセージのリストアップ時に発生します。

## KDAN34509-I

---

Successfully listed messages.

説明

メッセージを正常にリストアップしたときに発生します。

## KDAN34511-I

---

Successfully destroyed message.

説明

メッセージを正常に破棄したときに発生します。

## KDAN34513-I

---

Purging all the destinations

説明

すべての送信先をパージ時に発生します。

## KDAN34514-I

---

Skipping destination:aa....aa.

aa....aa : 送信先名

説明

送信先の破棄またはパージ時、送信先タイプが Admin の場合に発生します。

## KDAN34515-I

---

Successfully purged queue aa....aa

aa....aa : キュー名

説明

キューを正常にパージしたときに発生します。

## KDAN34516-I

---

Successfully purged topic aa....aa.

aa....aa : トピック名

説明

トピックを正常にパージしたときに発生します。

## KDAN34518-I

---

Destroying all the destinations

説明

すべての送信先を破棄したときに発生します。

## KDAN34519-I

---

Successfully destroyed queue aa....aa

aa....aa : キュー名

説明

キューを正常に破棄したときに発生します。

## KDAN34520-I

---

Successfully destroyed topic aa....aa.

aa....aa : トピック名

説明

トピックを正常に破棄したときに発生します。

## KDAN34522-I

---

Successfully queried message.

説明

メッセージを正常に問い合わせたときに発生します。

## KDAN34523-I

---

Problems connecting to the broker.

説明

ブローカーが停止されているときに発生します。

## KDAN34526-I

---

Data received back from broker:

説明

-debug オプションを使用時、ブローカーからデータを受信中に発生します。

## KDAN34527-I

---

No additional data received back from broker.

### 説明

-debug オプションを使用時、ブローカーからデータを受信中に発生します。

## KDAN34528-I

---

BrokerAdmin defaultTimeout set to: aa....aa.

aa....aa : デフォルトタイムアウト値

### 説明

ブローカーアドミンデフォルトタイムアウト値を設定時に発生します。

## KDAN34529-I

---

BrokerAdmin defaultNumRetries set to: aa....aa

aa....aa : デフォルトリトライ回数

### 説明

ブローカーアドミンデフォルトリトライ回数を設定時に発生します。

## KDAN34530-I

---

BrokerAdmin num retries set to: aa....aa

aa....aa : リトライ回数

### 説明

ブローカーアドミンリトライ回数を設定時に発生します。

## KDAN34531-I

---

Destroying message:

### 説明

メッセージの破棄時に発生します。

## KDAN34532-I

---

In the destination

### 説明

送信先情報を表示する前に発生します。

## KDAN34535-I

---

Querying message:

説明

メッセージの問い合わせ時に発生します。

## KDAN34536-I

---

DEBUG message sent successfully.

説明

-debug オプションを使用時、デバッグメッセージを正常に送信したときに発生します。

## KDAN34537-I

---

Sending the following DEBUG message:

説明

-debug オプションを使用時、デバッグメッセージを正常に送信したときに発生します。

## KDAN34538-I

---

Optional properties:

説明

任意プロパティを表示するときに発生します。

## KDAN34539-I

---

The values '-1 or 0' can be used to specify 'unlimited' for the following Queue/Topic attributes:

説明

無制限値として -1 や 0 を設定可能なキュー / トピック属性を表示するときに発生します。

## KDAN34540-I

---

The values '-1 or 0' can be used to specify 'unlimited' for the following Broker attributes:

説明

無制限値として -1 や 0 を設定可能なブローカー属性を表示するときに発生します。

## KDAN34541-I

---

cjmsicmd command was executed specified by:aa....aa

aa....aa : ユーザ指定の引数

説明

"cjmsicmd" コマンドに何らかの引数を指定したときに発生します。

## KDAN34542-I

---

aa....aa The durable subscription was not destroyed.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

永続化サブスクライバーを削除している時に、ユーザが操作の実行を無視したり、指定した引数が不正な値だった場合に発生します。

## KDAN34543-I

---

aa....aa The destination was not compacted.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

送信先を圧縮する時に不正な引数を指定した場合に発生します。  
ユーザが操作を無視した場合に発生します。

## KDAN34544-I

---

aa....aa The destinations were not compacted.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

説明

複数送信先を圧縮する時に不正な引数を指定した場合に発生します。  
ユーザが操作を無視した場合に発生します。

## KDAN34545-I

---

aa....aa The destinations were not purged.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

### 3. KDAN (Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ)

#### 説明

メッセージを破棄する時に不正な引数が指定された時に発生します。  
ユーザが操作を無視した場合に発生します。

## KDAN34546-I

---

aa....aa The destination was not resumed.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

#### 説明

ユーザが操作を無視した場合、または送信先へのメッセージ配信を再開した時に不正な引数が指定された時に発生します。

## KDAN34547-I

---

aa....aa The destinations were not paused.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

#### 説明

ユーザが操作を無視した場合、または複数送信先へのメッセージ配信を一時停止した時に不正な引数が指定された時に発生します。

## KDAN34548-I

---

aa....aa The destinations were not resumed.

aa....aa : ブローカーのホスト名とポート番号 (この引数の情報は管理コマンドのログにだけ出力されます)

#### 説明

ユーザが操作を無視した場合、または複数送信先へのメッセージ配信を再開した時に不正な引数が指定された時に発生します。

## KDAN38004-Q

---

Are you sure you want to destroy this destination? (y/n)[n]

#### 説明

送信先を破棄しようとしたときに発生します。

## KDAN38005-Q

---

Are you sure you want to purge this destination? (y/n)[n]

説明

送信先をパージしようとしたときに発生します。

## KDAN38006-Q

---

Are you sure you want to pause this broker? (y/n)[n]

説明

送信先を一時停止しようとしたときに発生します。

## KDAN38007-Q

---

Are you sure you want to pause this service? (y/n)[n]

説明

サービスを一時停止しようとしたときに発生します。

## KDAN38008-Q

---

Are you sure you want to resume this broker? (y/n)[n]

説明

ブローカーを再開しようとしたときに発生します。

## KDAN38009-Q

---

Are you sure you want to resume this service? (y/n)[n]

説明

サービスを再開しようとしたときに発生します。

## KDAN38010-Q

---

Are you sure you want to shutdown this broker? (y/n)[n]

説明

ブローカーをシャットダウンしようとしたときに発生します。

## KDAN38011-Q

---

Are you sure you want to restart this broker? (y/n)[n]

説明

ブローカーを再開しようとしたときに発生します。

## KDAN38012-Q

---

Are you sure you want to update this broker? (y/n)[n]

説明

ブローカーを更新しようとしたときに発生します。

## KDAN38013-Q

---

Are you sure you want to update this service? (y/n)[n]

説明

サービスを更新しようとしたときに発生します。

## KDAN38014-Q

---

Are you sure you want to update this destination? (y/n)[n]

説明

送信先を更新しようとしたときに発生します。

## KDAN38015-Q

---

Are you sure you want to destroy this durable subscription? (y/n)[n]

説明

デュアラブルサブスクライバを破棄しようとしたときに発生します。

## KDAN38021-Q

---

Are you sure you want to purge this durable subscription? (y/n)[n]

説明

デュアラブルサブスクライバをパージしようとしたときに発生します。

## KDAN38022-Q

---

Are you sure you want to pause this destination? (y/n)[n]

説明

デュアラブルサブスクライバを一時停止しようとしたときに発生します。

## KDAN38023-Q

---

Are you sure you want to resume this destination? (y/n)[n]

説明

デュアラブルサブスクライバを再開しようとしたときに発生します。

## KDAN38024-Q

---

Are you sure you want to compact this destination? (y/n)[n]

説明

送信先を圧縮しようとしたときに発生します。

## KDAN38025-Q

---

Are you sure you want to compact all the destinations? (y/n)

説明

全送信先を圧縮しようとしたときに発生します。

## KDAN38026-Q

---

Are you sure you want to pause all the destinations? (y/n)[n]

説明

全送信先を一時停止しようとしたときに発生します。

## KDAN38027-Q

---

Are you sure you want to resume all the destinations? (y/n)[n]

説明

全送信先を再開しようとしたときに発生します。

## KDAN38028-Q

---

Are you sure you want to quiesce this broker? (y/n)[n]

説明

ブローカーを静止しようとしたときに発生します。

## KDAN38029-Q

---

Are you sure you want to takeover the broker? (y/n)[n]

説明

ブローカーをテークオーバーしようとしたときに発生します。

## KDAN38030-Q

---

Are you sure you want to destroy this connection? (y/n)[n]

説明

コネクションを破棄しようとしたときに発生します。

## KDAN38031-Q

---

Are you sure you want to unquiesce this broker? (y/n)[n]

説明

ブローカーを静止解除しようとしたときに発生します。

## KDAN38032-Q

---

Are you sure you want to reset this broker? (y/n)[n]

説明

ブローカーをリセットしようとしたときに発生します。

## KDAN38033-Q

---

The state of this transaction is aa....aa.

Are you sure you want to rollback this transaction? (y/n)[n]

aa....aa : トランザクションの状態

説明

トランザクションをロールバックしようとしたときに発生します。

## KDAN38034-Q

---

Are you sure you want to commit this transaction? (y/n)[n]

説明

トランザクションをコミットしようとしたときに発生します。

## KDAN38035-Q

---

Are you sure you want to destroy this message? (y/n)[n]

説明

メッセージを破棄しようとしたときに発生します。

## KDAN38036-Q

---

Are you sure you want to purge all the destinations? (y/n)[n]

説明

全送信先をパージしようとしたときに発生します。

## KDAN38037-Q

---

Are you sure you want to destroy all the destinations? (y/n)[n]

説明

全送信先を破棄しようとしたときに発生します。



# 4

## KDCC (SOAP アプリケーション開発支援機能で出力されるメッセージ)

この章では、SOAP アプリケーション開発支援機能および SOAP 通信基盤の利用時に出力されるメッセージについて説明します。

---

4.1 KDCC で始まるメッセージの概要

---

4.2 KDCCC0001 から KDCCC9999 までのメッセージ

---

4.3 KDCCE0501 から KDCCE0599 までのメッセージ

---

4.4 KDCCE0601 から KDCCE0699 までと KDCCE9000 のメッセージ

---

4.5 KDCCP0001 から KDCCP2999 までと KDCCP9000 のメッセージ

---

4.6 KDCCP3000 から KDCCP3999 までのメッセージ

---

4.7 KDCCR1001 から KDCCR9999 までのメッセージ

---

4.8 KDCCS1001 から KDCCS1150 までのメッセージ

---

4.9 KDCCS1151 から KDCCS1199 までのメッセージ

---

4.10 KDCCS3000 から KDCCS3999 までのメッセージ

---

4.11 KDCCT0001 から KDCCT0999 までのメッセージ

---

4.12 KDCCT1001 から KDCCT1999 までのメッセージ

---

## 4.1 KDCC で始まるメッセージの概要

---

KDCC で始まるメッセージは SOAP アプリケーション開発支援機能および SOAP 通信基盤を利用する場合に出力されます。

SOAP アプリケーション開発支援機能および SOAP 通信基盤の利用で出力されるメッセージの種類を次に示します。

- C4Fault クラスによって出力されるメッセージ
- C4Exception クラスによって出力されるメッセージ
- SOAP エンジンによって出力されるメッセージ
- UDDI クライアントライブラリによって出力されるメッセージ
- 開発支援コマンドによって出力されるメッセージ
- 送受信データのサイズチェックによって出力されるメッセージ
- SAAJ によって出力されるメッセージ
- PRF トレースの取得によって出力されるメッセージ
- トレース機能によって出力されるメッセージ
- DII 使用時に出力されるメッセージ

ここでは、KDCC で始まるメッセージの出力先および記述形式について説明します。

### 4.1.1 メッセージの出力先

メッセージの出力先を次に示します。

- トレースファイル
- 標準出力、標準エラー出力
- ユーザ作成のプログラムに返される例外クラスの要素 (詳細メッセージなど)

注

SOAP アプリケーション開発支援機能および SOAP 通信基盤の例外クラスやトレースファイルについては、マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ SOAP アプリケーション開発の手引」を参照してください。

### 4.1.2 メッセージの記述形式

この章でのメッセージの記述形式について説明します。

**XXXXXnnnn-Y**

---

メッセージテキスト

内容

メッセージテキストに対する補足説明

対処

ユーザが実施する対処

次に、各項目について説明します。

XXXXXnnnn

メッセージ ID を表します。

Y

メッセージの種別を表します。

メッセージテキスト

メッセージの内容を表します。

なお、メッセージの<>に囲まれた部分は、メッセージ出力時の状況やエラーの対象によって出力内容が異なることを表します。

内容

メッセージが通知された要因やメッセージを出力した構成ソフトウェアの動作など補足説明を示します。

対処

ユーザが実施する対処を示します。

メッセージ ID、メッセージ種別およびメッセージテキストは、出力されるメッセージの種類ごとに形式が異なります。出力されるメッセージの種類ごとの形式を 4.1.3 以降の項で説明します。また、メッセージの詳細については、4.2 以降の節でメッセージ ID 順に説明します。

### 4.1.3 C4Fault クラスによって出力されるメッセージ (KDCCP) の形式

C4Fault クラスによって出力されるメッセージの形式を次に示します。なお、KDCCP で始まるメッセージのうち、KDCCP30 で始まるメッセージは DII 使用時に出力されません。DII 使用時に出力されるメッセージの形式については、「4.1.12 DII 使用時に出力されるメッセージ (KDCCP30) の形式」を参照してください。

FaultCode : Fault コード

FaultString : メッセージ本文

FaultActor : Fault 生成者

FaultDetail : Fault 詳細

次に、各項目について説明します。

FaultCode : Fault コード

#### 4. KDCC (SOAP アプリケーション開発支援機能で出力されるメッセージ)

Fault コードは接頭辞とローカル部で構成されます。Fault コードの形式を次に示します。

{ 接頭辞 } ローカル部

- 接頭辞

「{http://c4web.cosminexus.com}」が出力されます。

- ローカル部

「Server.」または「Client.」で始まる文字列が出力されます。

Fault コードの値は、C4Fault クラスの getFaultCode メソッドで取得できます。

FaultString : メッセージ本文

メッセージ本文を表します。メッセージ本文は、メッセージ ID、メッセージの種別およびメッセージテキストで構成されます。

メッセージ本文の形式を次に示します。

KDCCPnnnn-Y メッセージテキスト

次に各項目について説明します。

KDCCPnnnn

メッセージ ID を表します。

メッセージ ID を構成する要素について、次に説明します。

- KDCCP

C4Fault クラスで出力されるメッセージのプリフィックスを示します。

- nnnn

C4Fault クラスで管理するメッセージ番号を表します。それぞれのメッセージには 4 けたの固有の番号が付いています。

Y

メッセージの種別を表します。C4Fault クラスのメッセージ種別を次に示します。

E (ERROR): 障害が発生したことを通知するメッセージです。

メッセージテキスト

メッセージの内容を表します。

なお、メッセージ本文の値は C4Fault クラスの getFaultString メソッドで取得できます。

FaultActor : Fault 生成者

C4Fault クラスの getFaultActor メソッドで Fault 生成者を取得できます。

FaultDetail : Fault 詳細

C4Fault クラスの getFaultDetails メソッドで Fault 詳細を取得できます。

#### 4.1.4 C4Exception クラスによって出力されるメッセージ (KDCCE05) の形式

C4Exception クラスによって出力されるメッセージの形式を次に示します。

Message : メッセージ本文

メッセージ本文は、メッセージ ID、メッセージの種別およびメッセージテキストで構成されます。メッセージ本文の形式を次に示します。

KDCCE05nn-Y メッセージテキスト

次に各項目について説明します。

KDCCE05nn

メッセージ ID を表します。

メッセージ ID を構成する要素について、次に説明します。

- KDCCE

C4Exception クラスで出力されるメッセージのプリフィックスを示します。

- 05nn

C4Exception クラスで管理するメッセージ番号を表します。それぞれのメッセージには上位 2 けたが「05」である 4 けたの固有の番号が付いています。

Y

メッセージの種別を表します。C4Exception クラスの種別を次に示します。

E (ERROR): 障害が発生したことを通知するメッセージです。

メッセージテキスト

メッセージの内容を表します。

なお、メッセージ本文の値は、C4Exception クラスの getMessage メソッドで取得できません。

#### 4.1.5 SOAP エンジンによって出力されるメッセージ (KDCCE06, KDCCE9, KDCCS30) の形式

SOAP エンジンで出力されるメッセージの形式を次に示します。

XXXXXnnnn-Y メッセージテキスト

次に、各項目について説明します。

XXXXXnnnn

メッセージ ID を表します。

メッセージ ID を構成する要素について、次に説明します。

- XXXXX

#### 4. KDCC (SOAP アプリケーション開発支援機能で出力されるメッセージ)

SOAP エンジンで出力されるメッセージのプリフィックスを表します。プリフィックスは英字 5 文字で示します。

- nnnn

SOAP エンジンで管理するメッセージ番号を表します。それぞれのメッセージには 4 けたの固有の番号が付いています。

SOAP エンジンによって出力されるメッセージは、次の 3 種類のメッセージ ID が示されます。

- KDCCE06nn
- KDCCE9nnn
- KDCCS30nn

#### Y

メッセージの種別を表します。SOAP エンジンで出力されるメッセージのメッセージ種別を次に示します。

- E (ERROR): 障害が発生したことを通知するメッセージです。
- I (INFORMATION): 情報を通知するメッセージです。
- W (WARN): 警告を通知するメッセージです。

#### メッセージテキスト

メッセージの内容を表します。

### 4.1.6 UDDI クライアントライブラリによって出力されるメッセージ (KDCCR) の形式

UDDI クライアントライブラリで出力されるメッセージの形式を次に示します。

KDCCRnnnn-Y メッセージテキスト

次に、各項目について説明します。

KDCCRnnnn

メッセージ ID を表します。

メッセージ ID を構成する要素について、次に説明します。

- KDCCR

UDDI クライアントライブラリで出力されるメッセージのプリフィックスを示します。

- nnnn

UDDI クライアントライブラリで管理するメッセージ番号を表します。それぞれのメッセージには次の 4 けたの番号が付いています。

1001 ~ 1999 : Connection 関係のメッセージ

2001 ~ 2999 : Querymanager / LifeCycleManager 関係のメッセージ

3000 ~ : そのほかのメッセージ

Y

メッセージの種別を表します。

UDDI クライアントライブラリで出力されるメッセージのメッセージ種別を次に示します。

- E (ERROR): 障害が発生したことを通知するメッセージです。
- W (WARN): 警告を通知するメッセージです。

メッセージテキスト

メッセージの内容を表します。

### 4.1.7 開発支援コマンドによって出力されるメッセージ (KDCCC) の形式

開発支援コマンドで出力されるメッセージの形式を次に示します。

KDCCCnnnn-Y メッセージテキスト

次に、各項目について説明します。

KDCCCnnnn

メッセージ ID を表します。

メッセージ ID を構成する要素について、次に説明します。

- KDCCC  
開発支援コマンドで出力されるメッセージのプリフィックスを示します。
- nnnn  
開発支援コマンドで管理するメッセージ番号を表します。それぞれのメッセージには 4 けたの固有の番号が付いています。

Y

メッセージの種別を表します。

開発支援コマンドで出力されるメッセージのメッセージ種別を次に示します。

- E (ERROR): 障害が発生したことを通知するメッセージです。
- I (INFORMATION): 情報を通知するメッセージです。
- W (WARN): 警告を通知するメッセージです。

メッセージテキスト

メッセージの内容を表します。

### 4.1.8 送受信データのサイズチェックによって出力されるメッセージ (KDCCS1151 から KDCCS1160 まで) の形式

送受信データのサイズチェックで出力されるメッセージの形式を次に示します。

#### 4. KDCC (SOAP アプリケーション開発支援機能で出力されるメッセージ)

##### KDCCSnnnn-Y メッセージテキスト

次に、各項目について説明します。

##### KDCCSnnnn

メッセージ ID を表します。

メッセージ ID を構成する要素について、次に説明します。

- KDCCS

送受信データのサイズチェックで出力されるメッセージのプリフィックスを示します。

- nnnn

送受信データのサイズチェックで管理するメッセージ番号を表します。それぞれのメッセージには 4 けたの固有の番号が付いています。

##### Y

メッセージの種別を表します。送受信データのサイズチェックで出力されるメッセージのメッセージ種別を次に示します。

- E (ERROR): 障害が発生したことを通知するメッセージです。

##### メッセージテキスト

メッセージの内容を表します。

### 4.1.9 SAAJ によって出力されるメッセージ (KDCCS1045 から KDCCS1150) の形式

SAAJ で出力されるメッセージの形式を次に示します。

Message : メッセージ本文

メッセージ本文はメッセージ ID、メッセージの種別およびメッセージテキストで構成されます。メッセージ本文の形式を次に示します。

##### KDCCSnnnn-Y メッセージテキスト

次に各項目について説明します。

##### KDCCSnnnn

メッセージ ID を表します。

メッセージ ID を構成する要素について、次に説明します。

- KDCCS

SAAJ で出力されるメッセージのプリフィックスを示します。

- nnnn

SAAJ で管理するメッセージ番号を表します。それぞれのメッセージには 4 けたの固有の番号が付いています。

Y

メッセージの種別を表します。SAAJ で出力されるメッセージのメッセージ種別を次に示します。

E (ERROR): 障害が発生したことを通知するメッセージです。

メッセージテキスト

メッセージの内容を表します。

#### 4.1.10 PRF トレースの取得によって出力されるメッセージ (KDCCT0) の形式

PRF トレースの取得で出力されるメッセージの形式を次に示します。

KDCCT0nnn-Y メッセージテキスト

次に、各項目について説明します。

KDCCT0nnn

メッセージ ID を表します。

メッセージ ID を構成する要素について、次に説明します。

- KDCCT

PRF トレースの取得で出力されるメッセージのプリフィックスを示します。

- 0nnn

PRF トレースの取得で管理するメッセージ番号を表します。それぞれのメッセージには先頭が「0」で示される 4 けたの固有の番号が付いています。

Y

メッセージの種別を表します。PRF トレースの取得で出力されるメッセージのメッセージ種別を次に示します。

- E (ERROR): 障害が発生したことを通知するメッセージです。
- W (WARN): 警告を通知するメッセージです。

メッセージテキスト

メッセージの内容を表します。

#### 4.1.11 トレース機能によって出力されるメッセージ (KDCCT1) の形式

トレース機能で出力されるメッセージの形式を次に示します。

KDCCT1nnn-Y メッセージテキスト

次に、各項目について説明します。

KDCCT1nnn

#### 4. KDCC (SOAP アプリケーション開発支援機能で出力されるメッセージ)

メッセージ ID を表します。

メッセージ ID を構成する要素について、次に説明します。

- KDCCCT

トレース機能で出力されるメッセージのプリフィックスを示します。

- 1nnn

トレース機能で管理するメッセージ番号を表します。それぞれのメッセージには先頭が「1」で示される 4 けたの固有の番号が付いています。

Y

メッセージの種別を表します。トレース機能で出力されるメッセージのメッセージ種別を次に示します。

- I (INFORMATION): 情報を通知するメッセージです。

メッセージテキスト

メッセージの内容を表します。

### 4.1.12 DII 使用時に出力されるメッセージ (KDCCP30) の形式

DII 使用時に出力されるメッセージの形式を次に示します。

KDCCP30nn-Y メッセージテキスト

次に、各項目について説明します。

KDCCP30nn

メッセージ ID を表します。

メッセージ ID を構成する要素について、次に説明します。

- KDCCP

DII 使用時に出力されるメッセージのプリフィックスを示します。

- 30nn

DII 使用時に出力されるメッセージのメッセージ番号を表します。それぞれのメッセージには上位 2 けたが「30」で示される 4 けたの固有の番号が付いています。

Y

メッセージの種別を表します。

トレース機能で出力されるメッセージのメッセージ種別を次に示します。

- E (ERROR): 障害が発生したことを通知するメッセージです。

- W (WARN): 警告を通知するメッセージです。

メッセージテキスト

メッセージの内容を表します。

### 4.1.13 注意事項

SOAP エンジンで出力されるメッセージの注意事項を次に示します。

- KDCCE0601-W, KDCCE0602-W, KDCCE0605-W, KDCCE0611-W, KDCCE0614-E, KDCCE0615-E, KDCCE0620-I, KDCCE0621-W, および KDCCE9000-E のメッセージはデフォルトトレースに出力されることがあります。
- KDCCE0608-W のメッセージは, コマンドラインによる SOAP アプリケーションの実行時に画面に出力されます。
- KDCCE0610-E のメッセージは, アプリケーションサーバのメッセージログおよびコンソール画面に出力されます。

## 4.2 KDCCC0001 から KDCCC9999 までの メッセージ

---

開発支援コマンドによって出力される KDCCC0001 から KDCCC9999 までのメッセージについて説明します。

### KDCCC0001-I

---

The command finished normally.

内容

コマンドが正常終了しました。

対処

不要です。

### KDCCC0011-E

---

A library required for command execution was not found. (details = < 詳細情報 > )

内容

コマンド実行に必要なライブラリが見つからないか互換性がありません。

対処

マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ SOAP アプリケーション開発の手引」の「9. 開発支援コマンド」を参照してください。

### KDCCC0012-E

---

A command could not be executed. (details = < 詳細情報 > )

内容

コマンドが< 詳細情報 > の理由により実行できませんでした。

対処

要因を排除し、再度実行してください。

WSDL2Java コマンドを実行している場合は、-C オプションを指定して再度実行してください。

### KDCCC0013-E

---

An attempt to analyze the WSDL definition has failed. (details = < 詳細情報 > )

内容

WSDL の解析が< 詳細情報 > の理由により実行できませんでした。

対処

要因を排除し、再度実行してください。

WSDL2Java コマンドを実行している場合は、-C オプションを指定して再度実行してください。

## KDCCC0014-E

---

An attempt to copy files failed.

内容

ファイルのコピーに失敗しました。

対処

ディレクトリの権限を見直して、再度実行してください。

## KDCCC0101-E

---

The specified class <クラス名> cannot be converted to an xml schema data type. The type anyType will be used. (details = bean)

内容

<クラス名> は bean クラスでなく、XML schema のデータ型にも変換できません。WSDL 定義上、XML schema の anyType 型として定義します。

対処

対象クラスの引数として<クラス名>を使用しないように変更するか、<クラス名>を持つメソッドを WSDL 生成の対象から外してください。

## KDCCC0102-E

---

The specified class <クラス名> cannot be converted to an xml schema data type. The type anyType will be used. (details = package)

内容

<クラス名> は java または javax パッケージとして定義され、XML schema のデータ型に変換できません。

対処

対象クラスの引数として<クラス名>を使用しないように変更するか、<クラス名>を持つメソッドを WSDL 生成の対象から外してください。

## KDCCC0103-E

---

The specified class <クラス名> cannot be converted to an xml schema data type. The type anyType will be used. (details = holders)

#### 4. KDCC (SOAP アプリケーション開発支援機能で出力されるメッセージ)

##### 内容

<クラス名> は org.apache.axis.holders パッケージとして定義され、XML schema のデータ型に変換できません。

##### 対処

対象クラスの引数として <クラス名> を使用しないように変更するか、<クラス名> を持つメソッドを WSDL 生成の対象から外してください。

### KDCCC0111-E

---

A WSDL2Java command timed out.

##### 内容

WSDL 生成処理がタイムアウトになりました。

##### 対処

-O オプションでタイムアウト値を大きめに設定してください。

### KDCCC0121-E

---

The wsdl file has already been specified as, < WSDL ファイル名 1 > . It cannot be specified again as < WSDL ファイル名 2 > .

##### 内容

WSDL ファイルとして < WSDL ファイル名 1 > が指定されています。 < WSDL ファイル名 2 > は指定できません。

##### 対処

指定を見直し、再度実行してください。

### KDCCC0122-E

---

The wsdl file was not specified.

##### 内容

WSDL ファイルの指定がありません。

##### 対処

WSDL ファイルを指定してください。

### KDCCC0123-E

---

An option specification is incorrect. (details = < 詳細 > )

##### 内容

オプションの指定方法に < 詳細 > に示す誤りがあります。

##### 対処

誤りを修正して再度実行してください。

## KDCCC0131-E

---

A binding element was not found. (binding = < binding 名 > )

内容

WSDL 定義に binding ( < binding 名 > ) がありません。WSDL 定義の <port binding=".."> の指定値を見直してください。

対処

WSDL 定義を見直し、修正後、再度実行してください。

## KDCCC0132-E

---

A binding element was not found in the WSDL document < WSDL ファイル名 > . (binding = < binding 名 > )

内容

WSDL 定義 < WSDL ファイル名 > に binding ( < binding 名 > ) がありません。WSDL 定義の <port binding=".."> の指定値を見直してください。

対処

WSDL 定義を見直し、修正後、再度実行してください。

## KDCCC0133-E

---

A portType element was not found. (portType = < portType 名 > )

内容

WSDL 定義に portType ( < portType 名 > ) がありません。WSDL 定義の <binding type=".."> の指定値を見直してください。

対処

WSDL 定義を見直し、修正後、再度実行してください。

## KDCCC0134-E

---

A portType element was not found in the WSDL document < WSDL ファイル名 > . (portType = < portType 名 > )

内容

WSDL 定義 < WSDL ファイル名 > に portType ( < portType 名 > ) がありません。WSDL 定義の <binding type=".."> の指定値を見直してください。

対処

#### 4. KDCC ( SOAP アプリケーション開発支援機能で出力されるメッセージ )

WSDL 定義を見直し、修正後、再度実行してください。

### KDCCC0135-E

---

The specified XML schema type <データ型> is not valid in XML schema version schema-version.

内容

指定した XML Schema type " <データ型> " は、Schema version " < Schema version > " では有効ではありません。

対処

WSDL 定義を見直し、修正後、再度実行してください。

### KDCCC0136-E

---

A specified XML schema type is not currently supported. (XML schema type = <データ型> )

内容

指定した XML Schema type " <データ型> " は、現在サポートされていません。

対処

WSDL 定義を見直し、修正後、再度実行してください。

### KDCCC0137-E

---

A specified type is referenced but not defined. (type = <データ型> )

内容

指定した Type <データ型> は、定義されていません。

対処

WSDL 定義を見直し、修正後、再度実行してください。

### KDCCC0138-E

---

The specification of a type or ref attribute is incorrect. (element = <要素名> )

内容

" <要素名> " の type 属性または ref 属性の指定に誤りがあります。

対処

WSDL 定義を見直し、修正後、再度実行してください。

### KDCCC0139-E

---

The specification of a parameterOrder attribute is incorrect. (element = <要素名> )

内容

送信用の part 要素が < 要素名 > の parameterOrder 属性にすべて定義されていません。

対処

parameterOrder 指定時は送信用の part 要素名をすべて記述してください。

## KDCCC0140-E

---

The specification of the part element used for input or output is incorrect. (element = < 要素名 > )

内容

< 要素名 > は送信または受信用の part 属性に定義されていません。

対処

WSDL 定義を見直し、修正後、再度実行してください。

## KDCCC0141-E

---

The part element lacks the element attribute or type attribute. (operation or fault element = < 要素名 > , part element = < part 要素名 > )

内容

operation または fault 要素 < 要素名 > での Message part 要素 < part 要素名 > に element または type 属性がありません。

対処

WSDL 定義を見直し、修正後、再度実行してください。

## KDCCC0142-E

---

The binding operation element has no corresponding portType operation element. (binding operation name = < 要素名 > , input name = < input 要素名 > , output name = < output 要素名 > )

内容

binding operation 要素と portType operation 要素が対応していません。

対処

WSDL 定義を見直し、修正後、再度実行してください。

## KDCCC0143-E

---

The name attribute of the fault element is incorrect. (binding = < binding 要素名 > , operation = < operation 要素名 > )

#### 4. KDCC (SOAP アプリケーション開発支援機能で出力されるメッセージ)

##### 内容

Fault 要素の name 属性に誤りがあります。

##### 対処

WSDL 定義を見直し、修正後、再度実行してください。

### KDCCC0144-E

---

The soap:fault element is incorrect. (binding = < binding 要素名 > , operation = < operation 要素名 > , fault = < fault 要素名 > )

##### 内容

binding " < binding 要素名 > " , operation " < operation 要素名 > " , Fault " < Fault 要素名 > " の <soap:fault> 要素に誤りがあります。

##### 対処

WSDL 定義を見直し、修正後、再度実行してください。

### KDCCC0145-E

---

The binding fault element does not match the portType fault element. (binding = < binding 要素名 > , operation = < operation 要素名 > , fault = < fault 要素名 > )

##### 内容

binding " < binding 要素名 > " , operation " < operation 要素名 > " の binding fault " < fault 要素名 > " と portType fault との記述が一致していません。

##### 対処

binding fault と portType fault との関係を見直し、WSDL 定義を修正後、再度実行してください。

### KDCCC0146-E

---

The operation element requires the use attribute. (binding operation = < operation 要素名 > )

##### 内容

binding operation < operation 要素名 > に use 属性の指定がありません。

##### 対処

WSDL 定義を見直し、修正後、再度実行してください。

### KDCCC0147-E

---

The specification of the service element's name attribute is incorrect.

##### 内容

service 要素の name 属性の指定がないか指定が誤っています。

対処

WSDL 定義を見直し、修正後、再度実行してください。

## KDCCC0148-E

---

The name attribute is not specified in the port element.

内容

port 要素に name 属性の指定がありません。

対処

port 要素に name 属性を定義し、再度実行してください。

## KDCCC0149-E

---

The binding attribute is not specified in the port element.

内容

port 要素に binding 属性の指定がありません。

対処

port 要素に binding 属性を定義し、再度実行してください。

## KDCCC0150-E

---

The message attribute is not specified in a child element of the portType element.

内容

portType 要素の <input> , <output> , <fault> のどれかの message 属性の指定値がありません。

対処

WSDL 定義を見直し、修正後、再度実行してください。

## KDCCC0151-E

---

The message attribute specified in a child element of the portType element is incorrect. (message = < message 属性の指定値 > )

内容

portType 要素の <input> , <output> , <fault> のどれかの message 要素の指定値 < message 要素の指定値 > に誤りがあります。

対処

WSDL 定義を見直し、修正後、再度実行してください。

## KDCCC0161-E

---

The file cannot be opened. (file = <ファイル名> )

内容

名前空間とパッケージ名のマッピングファイル<ファイル名>がオープンできません。

対処

ファイルが存在するか確認してください。  
また、ファイルが存在する場合、アクセス権限を確認してください。

## KDCCC0171-W

---

A file already exists. WSDL2Java cannot overwrite it. (file = <ファイル名> )

内容

<ファイル名>がすでに存在します。上書きしませんでした。

対処

出力先を見直して必要に応じて再度実行してください。

## KDCCC0172-E

---

A file already exists. (file = <ファイル名> )

内容

<ファイル名>の存在チェック時にエラーが発生しました。ファイルは生成されませんでした。

対処

ファイルが存在する場合、ファイルのアクセス権限などを見直して再度実行してください。

## KDCCC0181-E

---

The location attribute is not specified in the address element. (service = < service 要素名> , port = < port 要素名> )

内容

WSDL 定義の service 要素< service 要素名> , port 要素< port 要素名>内の address 要素に location 属性がありません。

対処

指定値を見直し、再度実行してください。

## KDCCC0182-E

---

The address element's location attribute is invalid. (service = < service 要素名 > , port = < port 要素名 > , location attribute value = < location 属性値 > )

### 内容

WSDL 定義の service 要素 < service 要素名 > , port 要素 < port 要素名 > 内の address 要素の location 属性値 < location 属性値 > に誤りがあります。

### 対処

指定値を見直し、再度実行してください。

## KDCCC0191-E

---

A file name is duplicated. (file = < ファイル名 > )

### 内容

生成する < ファイル名 > が重複しました。名前空間が同一パッケージ名になる element を持つ要素があります。

### 対処

WSDL 定義を見直し、再度実行してください。

パッケージ名を変更している場合、その指定内容も見直してください。

## KDCCC0201-E

---

The class has already been specified as < クラス名 1 > . It cannot be specified again as < クラス名 2 > .

### 内容

クラス名として < クラス名 1 > が指定されています。 < クラス名 2 > は指定できません。

### 対処

指定を見直し、再度実行してください。

## KDCCC0202-W

---

An option specification is incorrect. (option = -w , value = < オプション値 > )

### 内容

-w オプションに All , Interface , Implementation 以外が指定されました。 All を仮定します。

### 対処

All 以外にしたい場合は、オプション値を見直し、再度実行してください。

## KDCCC0203-E

---

An option specification is incorrect. (option = -T)

内容

-T オプションに 1.1, 1.2 以外が指定されました。

対処

オプション値を見直し、再度実行してください。

## KDCCC0204-E

---

An option specification is incorrect. (option = -A)

内容

-A オプションに DEFAULT, NONE, OPERATION 以外が指定されました。

対処

オプション値を見直し、再度実行してください。

## KDCCC0205-E

---

An option specification is incorrect. (option = -u)

内容

-u オプションに LITERAL, ENCODED 以外が指定されました。

対処

オプション値を見直し、再度実行してください。

## KDCCC0206-E

---

The class name is not specified.

内容

クラス名の指定がありません。

対処

クラス名を指定し、再度実行してください。

## KDCCC0207-E

---

An option is not specified. (option = -l)

内容

-w オプションで All, Implementation を指定した場合、-l オプションの指定が必要です。

対処

-l オプションを指定し、再度実行してください。

## KDCCC0208-E

---

A specified class was not found. (class = <クラス名> )

内容

指定したクラスがありません。

対処

クラス名を見直し、再度実行してください。

## KDCCC0211-W

---

An option specification is incorrect. The specified value will be ignored. (option = -d, value = <オプション値> )

内容

-d オプションの指定に誤りがあります。

対処

オプション値を見直し、再度実行してください。

なお, "Request" を仮定し、ソースを生成しています。

## KDCCC0221-W

---

An option specification is incorrect. The system assumes an RPC was specified. (option = -p, value = <オプション値> )

内容

-p オプションに RPC, EJB, C4MSG 以外が指定されました。

対処

オプション値を見直し、再度実行してください。

## KDCCC0222-I

---

An option is not specified. The system assumes an RPC was specified. (option = -p)

内容

-p オプションの指定がありません。

RPC を仮定します。

対処

RPC 以外で作成したい場合は、オプション値を見直し、再度実行してください。

## KDCCC0223-E

---

The option < オプション名 1 > cannot be specified when the specified value of < オプション名 2 > is < オプション値 > .

内容

< オプション名 2 > オプション値が< オプション値 > の場合、< オプション名 1 > オプションは指定できません。

対処

オプション値を見直し、再度実行してください。

## KDCCC0224-E

---

A required option is not specified. (option = < オプション名 > )

内容

必須オプション< オプション名 > の指定がありません。

対処

オプション値を見直し、再度実行してください。

## KDCCC0225-E

---

The onMessage method is not defined in the specified class.

内容

指定のクラスには "onMessage" メソッドがないため、-p オプションが "C4MSG" の場合は使用できません。

対処

オプション値を見直し、再度実行してください。

## KDCCC0226-E

---

The specified class is not an EJB remote interface or EJB local interface.

内容

-p オプションで EJB を指定した場合、EJB のリモートまたはローカルインタフェースクラスを指定してください。

対処

オプション値を見直し、再度実行してください。

## KDCCC0227-E

---

The value of the specified option is incorrect. (option = -z)

内容

-z オプションに RPC, DOCUMENT 以外が指定されました。

対処

オプション値を見直し, 再度実行してください。

## KDCCC0228-W

---

<メソッド名> method defined in the specified class was assumed to throw java.rmi.RemoteException. An implementation class of java.rmi.Remote including javax.ejb.EJBObject must throw it.

内容

指定されたクラスの<メソッド名>の throws 節に java.rmi.RemoteException がありません。java.rmi.Remote (javax.ejb.EJBObject を含みます) の実装クラスまたは継承インタフェースのメソッドは, java.rmi.RemoteException をスローしなければなりません。

対処

<メソッド名>の throws 節に java.rmi.RemoteException を追加してください。

## KDCCC0229-W

---

<例外クラス名> exception of <メソッド名> method defined in the specified class was ignored.

内容

指定されたクラスの<メソッド名>の throws 節に含まれる<例外クラス名>は処理されませんでした。このコマンドが正常終了した場合, 生成された WSDL または サービスデプロイ定義には, <例外クラス名>に関連する情報が含まれません。

対処

<メソッド名>の throws 節から<例外クラス名>を削除してください。

## KDCCC0230-W

---

java.rmi.RemoteException of <メソッド名> method defined in the specified class was ignored. An implementation class of javax.ejb.EJBLocalObject must not throw it.

内容

指定されたクラスの<メソッド名>の throws 節に, java.rmi.RemoteException があります。javax.ejb.EJBLocalObject の実装クラスまたは継承インタフェースのメソッドは, java.rmi.RemoteException をスローしてはいけません。

対処

<メソッド名>の throws 節から java.rmi.RemoteException を削除してください。

## KDCCC0231-E

---

Cannot generate exception class from complexType or element <タグ名> . Name " <例外クラス名> " is reserved.

内容

複合型または要素<タグ名>から例外クラスを生成することはできません。<例外クラス名>は予約されている名称です。

対処

<タグ名>の名前空間 URI を見直すか、-N オプション、-f オプション、または -p オプションで指定しているパッケージ名を変更し、再度実行してください。

## KDCCC0232-E

---

The value <オプション値 1> of the option <オプション名 1> and the value <オプション値 2> of the option <オプション名 2> are exclusive.

内容

<オプション名 1> の値として<オプション値 1>を指定した場合は、<オプション名 2> の値として<オプション値 2> は指定できません。

対処

オプション値を見直し、再度実行してください。

## KDCCC0233-I

---

The validation of the WSDL document was started. (WSDL document = <オプション値 1> )

内容

WSDL の検証を開始しました。

対処

必要ありません。

## KDCCC0234-E

---

The WSDL document is invalid. The document has unsupported WSDL elements or attributes.

内容

WSDL 定義で、サポートしていない WSDL 要素または属性が使用されています。

対処

WSDL 定義から、サポートしていない WSDL 要素または属性を削除してください。

## KDCCC0235-E

---

The WSDL document is invalid. The document has unsupported MIME binding elements or attributes.

内容

WSDL 定義で、サポートしていない MIME バインディング要素または属性が使用されています。

対処

WSDL 定義から、サポートしていない MIME バインディング要素または属性を削除してください。

## KDCCC0236-E

---

The WSDL document is invalid. The document has unsupported XML Schema elements or attributes.

内容

WSDL 定義で、サポートしていない WSDL 要素または属性が使用されています。

対処

WSDL 定義から、サポートされていない XML Schema 要素または属性を削除してください。

## KDCCC0237-I

---

The validation of the WSDL document was finished successfully.

内容

WSDL 定義の妥当性検証処理は、正常に終了しました。

対処

必要ありません。

## KDCCC0238-E

---

The type referenced by < part 要素名 > of < message 要素名 > is simple type or array.

内容

< message 要素名 > の < part 要素名 > で参照される型が単純型、または配列です。

対処

複合型を参照するように変更し、再度実行してください。

## KDCCC0239-E

---

Multiple part elements or no part elements were found in < message 要素名 > .

内容

< message 要素名 > に 0 , または複数の part 要素が指定されています。 < message 要素名 > に含めることのできる part 要素は一つです。

対処

WSDL を修正し、再度実行してください。

## KDCCC0240-E

---

The type attribute of the part element is specified when the style is document. (message = < message 要素名 > , part = < part 要素名 > )

内容

document/literal の WSDL で part 要素に type 属性が指定されています。

対処

document/literal の WSDL では part 要素に element 属性を指定してください。

## KDCCC0245-E

---

An option specification is incorrect. (option = -C, --check).

内容

WSDL2Java コマンドの WSDL 検証オプションの引数に、不正な文字列が渡されました。

対処

WSDL 検証オプションの引数を見直して、再度コマンドを実行してください。

## KDCCC0247-E

---

Cannot specify multiple “ < 要素 1 > ”elements in a single “ < 要素 2 > ”element.

内容

< 要素 2 > の子要素として、< 要素 1 > が複数定義されています。 < 要素 2 > では、< 要素 1 > を複数定義できません。

対処

WSDL 定義を見直し、修正後、再度実行してください。

## KDCCC0263-E

---

Multiple part elements are defined in the message element when the style is document. (message = < message 要素名 > )

内容

document/literal の WSDL で、一つの message 要素に対して複数の part 要素が定義されています。

対処

一つの message 要素に対して一つ以下の part 要素を定義してください。

## KDCCC0265-E

---

The specified URL is invalid. (option = -l/--location, specified url = < 指定された URL > )

内容

-l / --location オプションに不正な URL が指定されました。

対処

URL を見直し、正しい URL を指定してください。

## KDCCC0266-E

---

The style of all the operations in the wsdl:binding element is not the same. (binding = < binding 要素名 > )

内容

binding 要素中にスタイルが異なるオペレーションを定義することはできません。

対処

binding 要素中のすべてのオペレーションのスタイルを同一にしてください。

## KDCCC0269-E

---

The overloaded method is not supported when the document style is specified. (method = < メソッド名 > )

内容

-z オプションで DOCUMENT を指定した場合は、オーバーロードしたメソッドを持つインタフェースは指定できません。

対処

メソッド名を変更してください。

## KDCCC0271-E

---

The specified URL contains invalid character(s). (option = -l/--location, specified url = < 指定された URL > )

内容

-l オプションに不正な URL が指定されました。

対処

URL にサポート範囲外の文字が使用されています。URL を見直し、正しい URL を指定してください。

128 バイト以上の URL の場合、< 指定された URL > には 128 バイト分の URL が表示されます。128 バイト目が文字の区切りにならないとき、128 バイト目の文字は指定した文字と異なる文字が表示されます。

## KDCCC0272-E

---

The specified URL is too long. (option = -l/--location, specified url = < 指定された URL > )

内容

-l オプションに不正な URL が指定されました。

対処

URL 長が 8,190 バイトを超えています。URL を見直し、正しい URL を指定してください。

< 指定された URL > には 128 バイト分の URL が表示されます。128 バイト目が文字の区切りにならないとき、128 バイト目の文字は指定した文字とは異なる文字が表示されます。

## KDCCC0273-E

---

The value of the address element's location attribute contains invalid character(s). (service = < service 要素名 > , port = < port 要素名 > , location attribute value = < location 属性値 > )

内容

WSDL 定義の service 要素 < service 要素名 > , port 要素 < port 要素名 > 内の address 要素の location 属性値 < location 属性値 > に誤りがあります。

対処

location 属性の値にサポートされていない文字が使用されています。location 属性値を見直し、再度実行してください。

location 属性の値が 128 バイト以上の場合、< location 属性値 > には 128 バイト分の値が表示されます。128 バイト目が文字の区切りにならないとき、128 バイト目の文字は指定した文字とは異なる文字が表示されます。

## KDCCC0274-E

---

The value of the address element's location attribute is too long. (service = < service 要素名 > , port = < port 要素名 > , location attribute value = < location 属性値 > )

### 内容

WSDL 定義の service 要素 < service 要素名 > , port 要素 < port 要素名 > 内の address 要素の location 属性値 < location 属性値 > に誤りがあります。

### 対処

location 属性の値の文字列長が 8,190 バイトを超えています。location 属性の値を見直し、再度実行してください。

<location 属性値 > には 128 バイト分の値が表示されます。128 バイト目が文字の区切りにならないとき、128 バイト目の文字は指定した文字とは異なる文字が表示されます。

## KDCCC0275-E

---

An unsupported XML Schema version is specified. (value = < 値 > , file = < ファイル名 > )

### 内容

サポートされていない XML Schema のバージョンが使用されています ( value = < 値 > , file = < ファイル名 > )。

### 対処

WSDL 定義を見直し、「<http://www.w3.org/2001/XMLSchema>」を使用してください。

## KDCCC0276-W

---

The filename specified in the < 属性名 > attribute of < 要素名 > element is not a relative URI. The specified file is skipped. ( < 属性名 > = < 値 > , file = < ファイル名 > )

### 内容

< 要素名 > 要素の < 属性名 > 属性で指定されたファイルは、相対的な URI ではありません。指定したファイルはスキップされます ( < 属性名 > = < 値 > , file= < ファイル名 > )。

file, http, ftp などの各種プロトコルを使用したファイル指定は、サポートされていません。

### 対処

WSDL 定義を見直し、相対 URI でファイルパスを記述してください。

## KDCCC0277-E

---

The file path specified by <属性名> attribute of <要素名> element is too long. Please specify it within 256 characters. ( <属性名> = <値> , file = <ファイル名> )

内容

<要素名> 要素の <属性名> 属性で指定されたファイルパスは長過ぎます。256 文字以内で指定してください ( <属性名> = <値> , file = <ファイル名> )。

対処

WSDL 定義を見直し、絶対パスに換算した文字数が 256 文字以内なるように指定してください。

## KDCCC0278-E

---

The XML Schema file specified in the schemaLocation attribute of import element is already imported. (namespace = <名前空間> ,schemaLocation= <値> , file = <ファイル名> )

内容

import 要素の schemaLocation 属性で指定された XML Schema ファイルは、すでにインポートされています ( namespace = <名前空間> ,schemaLocation = <値> , file = <ファイル名> )。

同じ XML Schema ファイルは重複してインポートできません。

対処

XML Schema 定義を見直してください。

## KDCCC0279-E

---

The namespace of " <対象ファイル名> " file specified in the <要素名> element does not match to that specified in the <属性名> attribute. ( <属性名> = <名前空間> , file = <ファイル名> )

内容

<要素名> 要素で指定された <対象ファイル名> の名前空間は、「<属性名>」属性で指定された名前空間と一致しません ( <属性名> = <名前空間> , file = <ファイル名> )。

対処

WSDL 定義を見直し、同じ名前空間を指定してください。

## KDCCC0280-E

---

A XML Schema definition has to be imported to refer the element or attribute of other namespaces. (namespace = <値> , file = <ファイル名> )

内容

#### 4. KDCC (SOAP アプリケーション開発支援機能で出力されるメッセージ)

ほかの名前空間の要素や属性を参照するには、XML Schema 定義をインポートしなければなりません ( namespace 名前空間 = <値> , file = <ファイル名> )。

##### 対処

xsd:import 要素で、XML Schema 定義をインポートしてください。

### KDCCC0281-E

---

The namespace " http://www.w3.org/2001/XMLSchema " cannot be imported. (file = <ファイル名> )

##### 内容

名前空間「 http://www.w3.org/2001/XMLSchema 」は、インポートできません ( file = <ファイル名> )。

##### 対処

「 http://www.w3.org/2001/XMLSchema 」と記述されている import 要素を削除してください。

### KDCCC0282-W

---

A schemaLocation attribute of import element cannot be specified. (namespace = <値> , file = <ファイル名> )

##### 内容

import 要素の schemaLocation 属性は不要です ( namespace = <値> , file = <ファイル名> )。

##### 対処

import 要素の schemaLocation 属性を削除してください。

### KDCCC0283-E

---

A types element must be specified before all other elements (except documentation and import element) in a WSDL definition. (file = <ファイル名> )

##### 内容

WSDL 定義に types 要素を記述する場合は、documentation 要素および import 要素を除くほかのすべての要素よりも前に記述しなければなりません ( file = <ファイル名> )。

##### 対処

WSDL 定義を見直し、正しい位置に記述してください。

## KDCCC0284-E

---

A WSDL file structure specified in the import element of WSDL definition is invalid or the WSDL definition specified import element is invalid. (location = <値> , file = <ファイル名> , details = <詳細情報> )

### 内容

WSDL 定義の import 要素で指定した WSDL ファイル構造, または import 要素を記述した WSDL 定義に誤りがあります (location = <値> , file = <ファイル名> , details = <詳細情報> )。

### 対処

WSDL ファイルの構造を見直してください。WSDL 定義の各要素の組み合わせについては、マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ SOAP アプリケーション開発の手引」の「3.3.8 WSDL のインポート」を参照してください。

## KDCCC0285-E

---

An import element must be specified before all other elements (except documentation element) in a WSDL definition. (file = <ファイル名> )

### 内容

WSDL 定義に import 要素を記述する場合は、documentation 要素を除くほかのすべての要素よりも前に記述しなければなりません (file = <ファイル名> )。

### 対処

WSDL 定義を見直し、正しい位置に記述してください。

## KDCCC0286-E

---

A namespace attribute of import element does not exist in the XML Schema definition. (file = <ファイル名> )

### 内容

XML Schema 定義で import 要素の namespace 属性がありません (file = <ファイル名> )。

### 対処

XML Schema 定義を見直してください。

## KDCCC0287-E

---

The XML shema file specified in the schemaLocation attribute of include element is already included. (targetNamespace = <名前空間> , schemaLocation = <値> , file = <ファイル名> )

### 内容

include 要素の schemaLocation 属性で指定された XML Schema ファイルは、すでにインクルードされています (targetNamespace = <名前空間>, schemaLocation = <値>, file = <ファイル名> )

同じ XML Schema ファイルは重複してインクルードできません。

対処

XML Schema 定義を見直してください。

## KDCCC0288-E

---

The WSDL file specified in the location attribute of import element is already imported. (namespace = <名前空間>, location = <値>, file = <ファイル名> )

内容

import 要素の location 属性で指定された WSDL ファイルは、すでにインポートされています (namespace = <名前空間>, location = <値>, file = <ファイル名> )

同じ WSDL ファイルは重複してインポートできません。

対処

WSDL 定義を見直してください。

## KDCCC0289-W

---

The namespace " <名前空間> " has to be imported. (file = <ファイル名> )

内容

名前空間「<名前空間>」は、インポートしなければなりません (file = <ファイル名> )

対処

「<名前空間>」をインポートしてください。

## KDCCC0290-E

---

The target namespace is not specified for targetNamespace attribute. (file = <ファイル名> )

内容

targetNamespace 属性に名前空間が指定されていません (file = <ファイル名> )。このメッセージは次の場合に出力されます。

- インポート元の targetNamespace 属性、またはインポート対象の targetNamespace 属性の値が省略されている場合
- インポート元の targetNamespace 属性、およびインポート対象の targetNamespace 属性の値が空文字の組み合わせの場合

対処

#### 4. KDCC (SOAP アプリケーション開発支援機能で出力されるメッセージ)

対象の名前空間を指定してください。

### KDCCC0291-E

---

The percent-encoded valuefile has to be specified instead of the " <値> " which used in <属性名> attribute of <要素名> element. (percent-encoded value = <パーセントエンコードした値> , file = <ファイル名> )

#### 内容

<要素名>要素の<属性名>属性に指定する「<値>」は、パーセントエンコードした値を指定してください ( percent-encoded value = <パーセントエンコードした値> , file = <ファイル名> )。

#### 対処

ファイルパスに RFC3986 で規定された予約文字、および非予約文字以外の文字列を使用する場合は、UTF-8 でパーセントエンコードする必要があります。  
メッセージに出力されたパーセントエンコードしたファイル名を使用してください。

### KDCCC0292-E

---

The percent-encoded value of the port element's name attribute is not equal the value of the end part of the URL path component. (service = < service 要素名> , port = < port 要素名> , name attribute value (percent-encoded) = <パーセントエンコードされた name 属性値> , the end part of the URL path component = < URL パス部の末尾部分> )

#### 内容

WSDL 定義の service 要素< service 要素名>の port 要素< port 要素名>内で、name 属性に指定された値をパーセントエンコードした結果、<パーセントエンコードされた name 属性値>と address 要素の location 属性に指定された URL パス部の末尾部分<URL パス部の末尾部分>が一致しません。

#### 対処

<パーセントエンコードされた name 属性値>に表示されている値を、URLAddress 要素の location 属性の末尾部分に指定してください。ただし、文字列の長さが 128 バイトを超える場合は、先頭の 128 バイトだけ表示されます。このとき、port 要素の name 属性の値を符号化方式の UTF-8 でパーセントエンコードし、その結果を address 要素の location 属性の末尾部分に指定してください。  
< service 要素名> , < port 要素名> , <パーセントエンコードされた name 属性値> , および<URL パス部の末尾部分>については、文字列の長さが 128 バイトを超えると末尾部分を切り捨てられて、先頭の 128 バイト分だけが表示されます。なお、128 バイト目が文字の区切りにならないとき、128 バイト目の文字は指定した文字とは異なる文字が表示されます。

## KDCCC0293-E

---

The value of the port element's name attribute is not equal the value of the end part of the URL path component. (service = < service 要素名 > , port = < port 要素名 > , the end part of the URL path component = < URL パス部の末尾部分 > )

### 内容

WSDL 定義の service 要素 < service 要素名 > の port 要素 < port 要素名 > 内で、name 属性に指定された値と address 要素の location 属性に指定された URL パス部の末尾部分 < URL パス部の末尾部分 > が一致しません。

### 対処

port 要素の name 属性および address 要素の location 属性の値を確認し、正しい値を指定してください。

< service 要素名 > , < port 要素名 > , および < URL パス部の末尾部分 > については、文字列の長さが 128 バイトを超えると末尾部分を切り捨てられて、先頭の 128 バイト分だけが表示されます。なお、128 バイト目が文字の区切りにならないとき、128 バイト目の文字は指定した文字とは異なる文字が表示されます。

## KDCCC0295-I

---

The validation of the XML Schema document was started. (XML Schema document = < ファイル名 > )

### 内容

WSDL 検証機能の処理を開始しました (XML Schema document = < ファイル名 > )

### 対処

必要ありません。

## KDCCC0296-I

---

The validation of the XML Schema document was finished successfully.

### 内容

WSDL 検証機能の処理は、正常に終了しました。

### 対処

必要ありません。

## KDCCC0297-E

---

The command cannot be executed because you do not have administrator privileges.

### 内容

#### 4. KDCC (SOAP アプリケーション開発支援機能で出力されるメッセージ)

管理者特権がないため、コマンドを実行できません。

対処

管理者として実行したコマンドプロンプト上で、再度コマンドを実行してください。

### KDCCC0298-E

---

An error occurred while the permissions were being checked.

内容

権限の判定中にエラーが発生しました。

対処

メモリが不足しているおそれがあります。空きメモリを増やしたあと、再度コマンドを実行してください。それでも問題が解決しない場合は、システム管理者に連絡してください。

### KDCCC0299-E

---

The XML Schema document is invalid. The document has unsupported XML Schema elements or attributes.

内容

XML Schema 定義で、サポートされていない XML Schema 要素または属性が使用されています。

対処

XML Schema 定義から、サポートされていない XML Schema 要素または属性を削除してください。

### KDCCC0300-E

---

The targetNamespace attribute of the importing schema must be different from the targetNamespace attribute of the schema which contains import. (targetNamespace = <値> , file = <ファイル名> )

内容

インポート対象の targetNamespace 属性の値は、インポート元の targetNamespace 属性の値と異ならなければなりません ( targetNamespace = <値> , file = <ファイル名> )

対処

targetNamespace 属性を見直してください。

## KDCCC0301-W

---

The definition of the type <型定義の QName > is duplicate.

内容

WSDL に <型定義の QName > が重複して定義されています。

対処

WSDL を見直して必要に応じて再度実行してください。

## KDCCC0302-E

---

Element <要素名 > is referenced but not defined.

内容

<要素名 > 要素は参照されていますが、定義されていません。

対処

WSDL 定義または XML Schema 定義を見直してください。

## KDCCC0303-E

---

There is a wrong description in the WSDL definition. (file = <ファイル名 > )

内容

WSDL 定義に誤った記述があります (file = <ファイル名 > )。

対処

WSDL 定義から、誤った記述を削除してください。

## KDCCC0304-E

---

The file path of specified WSDL is invalid. (file = <ファイル名 > )

内容

指定した WSDL のファイルパスは不正です (file = <ファイル名 > )。

対処

指定した WSDL のファイルパスに不正な文字を使用していないか見直してください。

## KDCCC0305-E

---

The value of -z/--style option for Java2WSDL or Java2WSDD command is incorrect when using attachments. (-z = <-z オプションの指定値 > )

内容

#### 4. KDCC (SOAP アプリケーション開発支援機能で出力されるメッセージ)

添付ファイルを使用する場合、Java2WSDL コマンドまたは Java2WSDD コマンドの `-z` オプションの指定が不正です (`-z = < -z オプションの指定値 >`)。

対処

Java2WSDL コマンドまたは Java2WSDD コマンド実行時のオプションを見直してください。

### KDCCC0306-E

---

Attachments cannot be used when the style is rpc.

内容

WSDL 定義中で `soap:binding` 要素の `style` 属性が `rpc` である場合、添付ファイルは使用できません。

対処

WSDL2Java コマンドの入力となる WSDL 定義を見直してください。

### KDCCC0308-E

---

Attachments cannot be used in the `xsd:attribute` element in the WSDL definition. (attribute name = < 指定した属性名 > )

内容

WSDL 定義内の `xsd:attribute` 要素で添付ファイルは使用できません (`attribute name = < 指定した属性名 >`)。

対処

WSDL2Java コマンドの入力となる WSDL 定義を見直してください。

### KDCCC0309-E

---

Attachments cannot be used in the user definition exception.

内容

ユーザ定義例外で添付ファイルは使用できません。

対処

ユーザ定義例外およびユーザ定義例外から参照している Java クラスの内容を見直してください。

### KDCCC0310-E

---

Attachments cannot be specified as the type referenced by `wsdl:fault` element. (fault name = < 指定したフォルト名 > )

内容

#### 4. KDCC (SOAP アプリケーション開発支援機能で出力されるメッセージ)

wsdl:fault 要素から参照される要素の型に添付ファイルは使用できません (fault name = <指定したフォルト名> )

対処

WSDL2Java コマンドの入力となる WSDL 定義を見直してください。

## 4.3 KDCCE0501 から KDCCE0599 までの メッセージ

---

C4Exception クラスによって出力される KDCCE0501 から KDCCE0599 までのメッセージについて説明します。

### KDCCE0501-E

---

Message : KDCCE0501-E caught unexpected exception.

内容

SOAP クライアントライブラリ処理中に予測しない例外をキャッチしました。

対処

システム管理者に連絡してください。

### KDCCE0550-E

---

Message : KDCCE0550-E Specified argument is invalid. argument = <引数名 : 値>

内容

引数に誤りがあります。

対処

指定した引数が正しいかどうか確認してください。

### KDCCE0551-E

---

Message : KDCCE0551-E Specified file does not exist. file = <引数> , detail= <詳細>

内容

指定されたファイルが不正です。不正の内容は<詳細>示されます。

対処

<詳細>によって、次の内容を確認してください。

- does\_not\_exist

引数で指定されたファイルがあるか確認してください。

- Directory

引数でディレクトリを指定していないか確認してください。

- FileNotFoundException

引数で指定されたファイルにアクセス権があるか確認してください。

## KDCCE0553-E

---

Message : KDCCE0553-E java.lang.SecurityException occurred. file = <引数> , detail = <セキュリティ例外の getMessage() 値>

内容

指定されたファイルに対してセキュリティマネージャが働いているため、読み込めません。

対処

指定されたファイルに対するセキュリティ、またはアプリケーションに対するセキュリティの設定を確認してください。

## KDCCE0558-E

---

Message : KDCCE0558-E The IO error occurred. details = <詳細>

内容

添付ファイルの入力ストリームを取得するときに、入出力エラーが発生しました。

対処

システム管理者に連絡してください。

## 4.4 KDCCE0601 から KDCCE0699 までと KDCCE9000 のメッセージ

---

SOAP エンジンによって出力される KDCCE0601 から KDCCE0699 までと KDCCE9000 のメッセージについて説明します。

### KDCCE0601-W

---

A trace-output error occurred. The default value was assumed.

内容

トレースファイル出力の初期化処理でエラーが発生したため、デフォルト値を仮定してトレースファイルを出力しました。

対処

トレース出力先の指定を正しい値にしてください。

### KDCCE0602-W

---

The property contains an invalid value. The default value will be used. key= <キー名> specified value= <指定値> value to be used= <仮定する値>

内容

動作定義ファイルまたは C4Property クラスの setProperty メソッドで指定したプロパティ値が正しくないため、デフォルト値を仮定して処理を続行します。

対処

プロパティ値を正しい値にしてください。

### KDCCE0603-W

---

The client ID does not match the current thread client ID. current= <現在のクライアント ID 値> specified value= <指定したクライアント ID 値>

内容

Management クラスの disconnectClientIDtoCurrentThread メソッドで、指定したクライアント識別子 (クライアント ID) の値が現在のスレッドに関連づけられているクライアント識別子の値と異なります。現在のクライアント識別子の関連づけを解除して処理を続行します。

対処

Management クラスの connectClientIDtoCurrentThread メソッドで指定したクライアント識別子と同じ識別子を指定してください。

## KDCCE0604-W

---

The local trace file which is not closed exists.

内容

クローズされていないローカルトレースファイルがあります。強制的にクローズします。

対処

Management クラスの initializeClient メソッドの呼び出し回数分, Management クラスの finalizeClient メソッドを呼び出しているかどうか確認してください。

## KDCCE0605-W

---

Summons frequency of finalizeClient method is unjust.

内容

Management クラスの finalizeClient メソッドが必要以上に呼び出されています。無視して処理を続行します。

対処

Management クラスの initializeClient メソッドを呼び出した回数分, Management クラスの finalizeClient メソッドを呼び出しているかどうか確認してください。

## KDCCE0606-W

---

The client ID is not erased. client ID= <クライアント ID 値>

内容

クライアント ID 値がスレッドに関連づけられたままの状態になっています。無視して処理を続行します。

対処

Management クラスの disconnectClientIDtoCurrentThread メソッドが呼び出されているかどうか確認してください。

## KDCCE0607-W

---

The specified argument is invalid. Class name= <クラス名> Method name= <メソッド名>  
argument= <引数名>

内容

引数に null が指定されています。無視して処理を続行します。

対処

引数の内容を見直してください。

## KDCCE0608-W

---

System property "cosminexus.home" is not specified.

内容

システムプロパティ `cosminexus.home` が指定されていません。

対処

コマンドライン引数にシステムプロパティ `cosminexus.home` を指定して再実行してください。

## KDCCE0610-E

---

Failed to initialize the log file. File= <ファイルパス> , Method= <メソッド名> , Detail= <詳細>

内容

ログファイルの初期化に失敗しました。

対処

<詳細> を基に原因を取り除いてください。

## KDCCE0611-W

---

The "c4webcom.cfg" contains an invalid property value. The default value will be used. key= <プロパティ名> specified value= <指定された値> value to be used= <使用する値>

内容

共通定義ファイルで指定したプロパティ値が正しくないため、デフォルト値を仮定して処理を続行します。

対処

プロパティ値を正しい値にしてください。

## KDCCE0612-E

---

UnsupportedOperationException was occurred. Detail = <詳細>

内容

`java.lang.UnsupportedOperationException` が発生しました。要求された操作はサポートされていません。

対処

サポートされていない操作を呼び出していないか確認してください。

## KDCCE0613-E

---

IllegalStateException was occurred. Detail = < 詳細 >

内容

java.lang. IllegalStateException が発生しました。不正または不適切な操作をしました。SOAP エンジン は、要求された操作に適した状態ではありません。

対処

不正または不適切な操作をしていないか確認してください。

## KDCCE0614-E

---

Method not found. Method name = < メソッド名 > , Service name = < サービス名 >

内容

< サービス名 > の < メソッド名 > が ないため、サービスを呼び出せません。

対処

< サービス名 > の < メソッド名 > が実装されているかどうか確認してください。 < サービス名 > の < メソッド名 > で実装しているメソッドの引数が正しいか確認してください。

## KDCCE0615-E

---

Exception occurred while invoking a method on a service. Method name = < メソッド名 > , Service name = < サービス名 > , Detail = < 詳細 >

内容

< サービス名 > の < メソッド名 > から、 < 詳細 > に示す例外がスローされました。

対処

例外の内容に応じた対処をしてください。

## KDCCE0616-W

---

The "server-config.xml" contains an invalid value. The default value will be used. tag=< タグ名 > specified value=< 指定値 > value to be used=< 仮定する値 >

内容

サービスデプロイ定義ファイルの要素の値が正しくないため、デフォルト値を仮定して処理を続行します。

対処

要素の値を正しい値に設定してください。

## KDCCE0617-E

---

The call to the SOAP service has failed. (Target endpoint address = <リクエストメッセージのあて先 URL > , Service name = <サービス名 > , Operation name = <オペレーション名 > , Service provider = <サービス形態 > , Style = < style 属性 > , Use = < use 属性 > )

内容

クライアントから SOAP サービスを呼び出すときに、障害が発生しました。

対処

このメッセージで出力されている情報と直前に出力されたメッセージから、プログラムに問題がないか確認してください。

## KDCCE0618-E

---

The execution of the SOAP service has failed. (Service implementation class = <サービス実装クラス > , Remote address = <送信元 IP アドレス > , Protocol = <プロトコル > , Request URL = <リクエストメッセージのあて先 URL > , Service name = <サービス名 > , Operation name = <オペレーション名 > , Service provider = <サービス形態 > , Style = < style 属性 > , Use = < use 属性 > )

内容

サーバで SOAP サービスの実行中に、障害が発生しました。

対処

このメッセージで出力されている情報と直前に出力されたメッセージから、プログラムに問題がないか確認してください。

## KDCCE0620-I

---

A session has timed out in <サービス名 > service. session ID = <セッション ID 値 >

内容

セッションタイムアウトが発生しました。

対処

不要です。

## KDCCE0621-W

---

An active session exists in <サービス名 > service. A session is about to be invalidated. session ID = <セッション ID 値 >

内容

有効なセッションが存在します。セッションを無効化します。

対処

セッションの終了処理を実装してください。

## KDCCE0622-W

---

A child node of the detail element is ignored because it is not an element node. (Ignored node name = <無視されるノード名>, Ignored node value = <無視されるノードの値>)

内容

detail 要素の子ノードで Element ノード以外は無視します。

対処

不要です。

## KDCCE0631-I

---

The connection was closed because of the time out. (id = <コネクションオブジェクトのオブジェクト ID>, server\_name = <接続先サーバ名>, server\_port = <接続先サーバポート番号>, local\_port = <ローカルポート番号>, use\_time = <コネクションの使用時刻>)

内容

現在時刻からコネクションの使用時刻を引いた値が、  
c4web.common.connection\_pool.timeout の設定値を上回り、タイムアウトが発生したため、コネクションをクローズしました。

対処

不要です。

## KDCCE0632-I

---

The connection was closed because it had reached the upper limit value of the number of times of use. (id = <コネクションオブジェクトのオブジェクト ID>, server\_name = <接続先サーバ名>, server\_port = <接続先サーバポート番号>, local\_port = <ローカルポート番号>, number\_of\_times = <コネクションの使用回数>)

内容

コネクションの使用回数が c4web.common.connection\_pool.max\_use の設定値に到達したため、コネクションをクローズしました。

対処

不要です。

## KDCCE0633-I

---

The connection in the connection pool had been closed. (id = < コネクションオブジェクトのオブジェクト ID >, server\_name = < 接続先サーバ名 >, server\_port = < 接続先サーバポート番号 >, local\_port = < ローカルポート番号 >)

内容

コネクションプール内のコネクションがすでに切断されていました。

対処

不要です。

## KDCCE0634-I

---

The number of connections with the server reached the upper limit value.

内容

サーバとのコネクション数が `c4web.common.connection_pool.max_connection` の設定値に到達しました。

対処

不要です。

## KDCCE9000-E

---

A problem occurred in the SOAP engine. Detail= < 詳細 >

内容

SOAP エンジンで問題が発生しました。

対処

< 詳細 > の内容に従って対処してください。 < 詳細 > の内容による対処がわからない場合は、システム管理者に連絡してください。

## 4.5 KDCCP0001 から KDCCP2999 までと KDCCP9000 のメッセージ

---

C4Fault クラスによって出力される KDCCP0001 から KDCCP2999 までと KDCCP9000 のメッセージについて説明します。

### KDCCP0001-E

---

FaultCode : {http://c4web.cosminexus.com}Client.ConnectionRefused

FaultString : KDCCP0001-E Connection to SOAP server was refused. details = < 詳細 >

FaultActor : なし

FaultDetail : なし

#### 内容

SOAP サービスへの接続要求が拒否されました。次の要因が考えられます。

- 接続先 SOAP サービスまたは J2EE サーバが起動していない。
- 接続先 SOAP サービスの URL が間違っている。
- ネットワーク環境に問題がある。

なお、< 詳細 > には拒否された要因が示されます。

#### 対処

< 詳細 > で示した要因に問題がないか見直してください。

### KDCCP0002-E

---

FaultCode : {http://c4web.cosminexus.com}Server.NoService

FaultString : KDCCP0002-E The SOAP engine could not find a target service to invoke.  
targetService is < サービス名 >

FaultActor : なし

FaultDetail : なし

#### 内容

< サービス名 > が未登録です。

#### 対処

< サービス名 > がデプロイされているか確認してください。

< サービス名 > の URL が正しいか確認してください。

## KDCCP0003-E

---

FaultCode : {http://c4web.cosminexus.com}Server.ClassNotFound

FaultString : KDCCP0003-E Class file not found. Class name = <クラス名>

FaultActor : なし

FaultDetail : なし

### 内容

<クラス名> で示される SOAP サービスのクラスファイルがありません。

次の要因が考えられます。

- J2EE アプリケーションとしてデプロイされていない。

### 対処

Management Server の操作に従って、サービスをデプロイしてください。

## KDCCP0004-E

---

FaultCode : {http://c4web.cosminexus.com}Server.MethodNotFound

FaultString : KDCCP0004-E Method not found. Method name = <メソッド名> ,Service name = <サービス名>

FaultActor : なし

FaultDetail : なし

### 内容

<サービス名> の <メソッド名> がいないため、サービスを呼び出せません。

### 対処

<サービス名> の <メソッド名> が実装されているかどうか確認してください。 <サービス名> の <メソッド名> で実装しているメソッドの引数が正しいか確認してください。

## KDCCP0005-E

---

FaultCode : {http://c4web.cosminexus.com}Client.HTTPMessageNotPredicted

FaultString : KDCCP0005-E The HTTP message which is not predicted was received. Status Code = <状態コード> ,Reason Phrase = <詳細> ,Content-Type = <コンテンツタイプ>

FaultActor : なし

FaultDetail : なし

### 内容

SOAP クライアントライブラリが、予測しない HTTP メッセージを受信しました。

<状態コード>はHTTPのリターンコードを示します。<詳細>はHTTPのリターンメッセージを示します。<コンテンツタイプ>は受信したHTTPメッセージのコンテンツタイプを示します。コネクションプーリング機能が有効であり、接続先 SOAP サービスが稼働する HTTP サーバを適切に設定していないと、<状態コード>が0、<詳細>が null、および<コンテンツタイプ>が null となる場合があります。

#### 対処

- SOAP サービスの URL が正しいか確認してください。
- SOAP サービスにユーザ認証が必要かどうか確認してください。
- SOAP サービスにユーザ認証が必要な場合、SOAP サービスの URL に指定したユーザ ID やパスワードに誤りがないか確認してください。
- コネクションプーリング機能が有効な場合、接続先 SOAP サービスが稼働する HTTP サーバを適切に設定しているか確認してください。

以上の内容に問題がない場合は、システム管理者に連絡してください。

## KDCCP0006-E

---

FaultCode : {http://c4web.cosminexus.com}Client.SOAPMessageNotPredicted , または {http://c4web.cosminexus.com}Server.SOAPMessageNotPredicted

FaultString : KDCCP0006-E The SOAP message which is not predicted was received. Detail = <保守情報>

FaultActor : なし

FaultDetail : なし

#### 内容

FaultCode のローカル部が Client で始まる場合

SOAP クライアントライブラリが、予測しない SOAP メッセージを受信しました。

FaultCode のローカル部が Server で始まる場合

SOAP エンジンが、予測しない SOAP メッセージを受信しました。

#### 対処

SOAP サービスの URL が正しいか確認してください。

サービスの WSDL 定義内で使用している名称の先頭に「a ~ z」、「A ~ Z」、および「\_」以外を使用していないか確認してください。

SOAP サービスの URL や、使用している文字に誤りがない場合は、システム管理者に連絡してください。

## KDCCP0007-E

---

FaultCode : {http://c4web.cosminexus.com}Server.UserServiceException

FaultString : KDCCP0007-E caught the exception that was not predicted from user implementation service. Detail = <詳細>

FaultActor : なし

FaultDetail : なし

### 内容

ユーザが実装した SOAP サービスから、<詳細>に示す例外がスローされました。

### 対処

SOAP サービスの実装を見直してください。

## KDCCP0009-E

---

FaultCode : {http://c4web.cosminexus.com}Client.SOAPHeaderNotModifiedNamespace , または {http://c4web.cosminexus.com}Server.SOAPHeaderNotModifiedNamespace

FaultString : KDCCP0009-E SOAP header is not modified namespace.

FaultActor : なし

FaultDetail : なし

### 内容

FaultCode のローカル部が Client で始まる場合

クライアントから送信しようとしている SOAP メッセージ、またはクライアントが受信した SOAP メッセージに含まれる SOAP ヘッダの子要素が名前修飾されていません。

FaultCode のローカル部が Server で始まる場合

SOAP エンジンが受信した SOAP メッセージ、または送信しようとした SOAP メッセージに含まれる SOAP ヘッダの子要素が名前修飾されていません。

### 対処

SOAP ヘッダの子要素が名前修飾されているか確認してください。

## KDCCP0012-E

---

FaultCode : {http://c4web.cosminexus.com}Client.IOError , または {http://c4web.cosminexus.com}Server.IOError

FaultString : KDCCP0012-E The IO error occurred. details = <詳細>

FaultActor : なし

FaultDetail : なし

内容

IO エラーが発生しました。

対処

< 詳細 > の内容によって次の対処をしてください。それぞれの < 詳細 > の内容に対応した対処方法を次に示します。

java.io.IOException: No serializer found for クラス名 1 in registry クラス名 2  
クラス名 1 に対応するシリアライザがクラス名 2 ではありません。サービスの設定に誤りがないか確認してください。

java.io.IOException: Cannot serialize a raw object  
java.lang.Object 型を直接引数または戻り値の型として使用することはできません。java.lang.Object 型を継承した型を使用してください。

上記以外

< 詳細 > で示した要因に問題がないか見直してください。

## KDCCP0013-E

---

FaultCode : {http://c4web.cosminexus.com}Server.ServiceException

FaultString : KDCCP0013-E Could not connect the JNDI service. details= < 詳細 >

FaultActor : なし

FaultDetail : なし

内容

JNDI サービスとの接続に失敗しました。

対処

EJB インタフェースの「JNDI 名前空間」および「CORBA NamingService URL」に指定した内容に誤りがないかどうか確認してください。

## KDCCP0014-E

---

FaultCode : {http://c4web.cosminexus.com}Client.NoSOAPAction

FaultString : KDCCP0014-E No SOAPAction Header.

FaultActor : なし

FaultDetail : なし

内容

クライアントから送信された SOAP メッセージの HTTP ヘッダ内に、SOAPAction がありません。

対処

#### 4. KDCC (SOAP アプリケーション開発支援機能で出力されるメッセージ)

HTTP ヘッダに SOAPAction を指定するか、またはサーバ定義ファイルの「fault\_omit\_soapaction」の値を false にしてください。

### KDCCP0015-E

---

FaultCode : {http://c4web.cosminexus.com}Server.userException

FaultString : KDCCP0015-E The user definition exception occurred.exceptionName = < 例外クラス名 >

FaultActor : なし

FaultDetail : 例外クラスの情報

#### 内容

ユーザが実装した SOAP サービスから、< 例外クラス名 > で示されたユーザ定義例外がスローされました。

#### 対処

例外の内容に応じた対処をしてください。

### KDCCP0016-E

---

FaultCode : {http://c4web.cosminexus.com}Server.ServiceException

FaultString : KDCCP0016-E Could not narrow < beanJNDIName > to < homeInterfaceName > . details= < 詳細 >

FaultActor : なし

FaultDetail : なし

#### 内容

< beanJNDIName > から < homeInterfaceName > へのオブジェクトのナロイングに失敗しました。 < beanJNDIName > は、Java2WSDD コマンドの -J オプションに指定した名称が出力されます。また、 < homeInterfaceName > は、Java2WSDD コマンドの -H オプションに指定した名称が出力されます。

#### 対処

Java2WSDD コマンドの -J オプションおよび -H オプションに指定した内容に誤りがないか確認してください。また、 < 詳細 > の内容に従って対処してください。 < 詳細 > の内容による対処ができない場合は、システム管理者に連絡してください。

### KDCCP0020-E

---

FaultCode : {http://c4web.cosminexus.com}Server.InvalidContentType

FaultString : KDCCP0020-E Invalid content type. ContentType = < コンテントタイプ >

FaultActor : なし

FaultDetail : なし

内容

SOAP エンジンが予測しない<コンテンツタイプ>のリクエストメッセージを受信しました。

対処

SOAP クライアントが正しいメッセージを送信しているか確認してください。

## KDCCP0025-E

---

FaultCode : {http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/}VersionMismatch

FaultString : KDCCP0025-E Invalid namespace associated with the SOAP envelope. Invalid namespace = <名前空間>

FaultActor : なし

FaultDetails : なし

内容

SOAP エンジンが、受信した SOAP メッセージに含まれる SOAP エンベロープに関連づけられた<名前空間>を認識できません。

対処

SOAP エンベロープに関連づけられた名前空間に「http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/」を指定してください。

## KDCCP0053-E

---

FaultCode : {http://c4web.cosminexus.com}Client.ConnectionNotAvailable

FaultString : KDCCP0053-E There is no connection that can be used. (connections\_under\_use = <使用中のコネクション数> , connections\_in\_connection\_pool= <コネクションプール内のコネクション数> )

FaultActor : なし

FaultDetails : なし

内容

利用できるコネクションが存在しません。

対処

次に示す原因が考えられます。該当する原因に応じて対処してください。

- c4web.common.connection\_pool.max\_connection の値が不適切である。
- OS で使用できるファイルディスクリプタの上限値が小さい。
- ほかのプロセスによってファイルディスクリプタが不正に多く使用されている。

#### 4. KDCC (SOAP アプリケーション開発支援機能で出力されるメッセージ)

- J2EE サーバの処理能力を超えるリクエスト数が存在している。
- 処理時間が不正に長いリクエストが存在する。

### KDCCP0054-E

---

FaultCode : {http://c4web.cosminexus.com}Client.MIMEMessageNotPredicted , または {http://c4web.cosminexus.com}Server.MIMEMessageNotPredicted

FaultString : KDCCP0054-E An instance of the javax.activation.DataHandler class is invalid.  
(detail = <詳細> )

FaultActor : なし

FaultDetails : なし

#### 内容

javax.activation.DataHandler クラスのインスタンスが不正です。

#### 対処

javax.activation.DataHandler クラスのインスタンス生成時, コンストラクタに指定した値について, 次の点が正しいか確認してください。

コンストラクタ DataHandler(DataSource) で生成した場合

- 引数として用いる javax.activation.FileDataSource オブジェクト生成時に指定したファイルが存在するか。
- ファイルのパスが正しいか。
- ファイルのアクセス権があるか。

コンストラクタ DataHandler(Object, String) で生成した場合

- 第 2 引数には正しい MIME タイプを指定しているか。
- 第 1 引数には MIME タイプに対応するオブジェクトを指定しているか。

そのほかの場合は, <詳細> の内容に従って対処してください。

### KDCCP1106-E

---

FaultCode : {http://c4web.cosminexus.com}Server.NoService

FaultString : KDCCP1106-E=The CosminexusSOAP engine could not find a target service to invoke! targetService is <サービス名> .

FaultActor : なし

FaultDetails : なし

#### 内容

<サービス名> が未登録です。

#### 対処

<サービス名> がデプロイされているか確認してください。

< サービス名 > の URL が正しいか確認してください。

## KDCCP1403-E

---

FaultCode: {http://c4web.cosminexus.com}Server.IllegalState

FaultString: KDCCP1403-E The SOAP engine is not in an appropriate state for the requested operation. Detail = < 詳細 1 >

FaultActor : なし

FaultDetails : なし

### 内容

不正または不適切な操作が行われました。SOAP エンジンには、要求された操作に適した状態ではありません。

### 対処

< 詳細 1 > の内容によって次の対処をしてください。

- An EJB object no longer exists. ( < 詳細 2 > )  
< 詳細 2 > に示すエラーが原因で、EJB コンテナに EJB オブジェクトが存在しません。 < 詳細 2 > に示す要因を取り除いてください。
- java.rmi.ServerException: java.rmi.RemoteException:  
javax.ejb.ConcurrentAccessException: Concurrent method call is forbidden.;  
EJB 動作中に remove メソッドが呼び出されました。EJB の状態を確認してください。
- An attempt to get a domain name has failed. ( < 詳細 2 > )  
< 詳細 2 > に示すエラーが原因で、ドメイン名を取得できません。 < 詳細 2 > に示す要因を取り除いてください。

## KDCCP1404-E

---

FaultCode: {http://c4web.cosminexus.com}Server.UnsupportedOperation

FaultString: KDCCP1404-E The requested operation is not supported. Detail = < 詳細 >

FaultActor : なし

FaultDetails : なし

### 内容

要求された操作はサポートされていません。

### 対処

< 詳細 > の内容によって次の対処をしてください。

- Application scope does not permit a remove() invocation on EJBObject.  
DeployScope が「Application」である EJB 形態のサービスでは、remove メソッドを呼び出すことはできません。remove メソッドを呼び出さないでください。

## KDCCP1405-E

---

FaultCode: {http://c4web.cosminexus.com}Server.IllegalState

FaultString: KDCCP1405-E The requested message has an invalid session Id.

FaultActor : なし

FaultDetails : なし

### 内容

RPC または EJB を利用した SOAP アプリケーションで、サービスマソッド呼び出しの際にサーバが受信したリクエストメッセージに無効なセッション ID が含まれています。

次の要因が考えられます。

- スコープが「Session」の場合に、サービス側で C4Session.invalidate メソッドを呼び出しセッションが無効化されたあとで、サービスマソッドを呼び出している。
- スコープが「Session」の場合に、セッションタイムアウトによりセッションが無効化されたあとで、サービスマソッドを呼び出している。

### 対処

セッションを継続したい場合は、セッションがタイムアウトによって無効化されないように実装する必要があります。サービスマソッドの呼び出し間隔が、タイムアウト値を超えないようにクライアント側の処理を変更してください。

また、C4Session.invalidate メソッドを呼び出したあとで、同じサービスクラスを使用してサービスマソッドを呼び出さないようにしてください。セッションを継続しなくてもよい場合は、クライアント側で新たにサービスクラスのオブジェクトを生成してからサービスクラスのメソッドを呼び出すようにしてください。

## KDCCP1406-E

---

FaultCode: {http://c4web.cosminexus.com}Server.IllegalState

FaultString: KDCCP1406-E Cannot get a HTTP Session in <サービス名> service. Detail = <詳細>

FaultActor : なし

FaultDetails : なし

### 内容

HTTP セッションを取得できません。

### 対処

<詳細>の内容によって、J2EE サーバの設定を見直してください。

## KDCCP1407-E

---

FaultCode: {http://c4web.cosminexus.com}Server.IndexOutOfBounds

FaultString: KDCCP1407-E Cannot create a new session as the limit on maximum number of sessions has already been reached <使用可能なセッション数> in <サービス名> service.

FaultActor : なし

FaultDetails : なし

### 内容

利用できるセッション数の最大値を超えたため、新規セッションを作成できませんでした。

### 対処

必要に応じて、利用できるセッション数の最大値を大きくしてください。

## KDCCP9000-E

---

FaultString : KDCCP9000-E C4Fault exception occurred. Detail = <詳細>

### 内容

C4Fault 例外がスローされました。

ユーザ実装の SOAP アプリケーションから C4Fault 例外をスローした場合もこのメッセージが出力されます。この場合は、FaultCode、FaultActor、および FaultDetail には C4Fault クラス生成時に指定した値が設定されます。

### 対処

<詳細>の内容に従って対処してください。<詳細>の内容による対処がわからない場合は、システム管理者に連絡してください。

## 4.6 KDCCP3000 から KDCCP3999 までの メッセージ

---

DII 使用時に出力される KDCCP3000 から KDCCP3999 までのメッセージについて説明します。

### KDCCP3000-E

---

Illegal argument has been set. (Class name = <クラス名> , Method signature = <メソッドシグネチャ> , argument = <引数名> , value = <引数値> )

内容

不正な引数が指定されました。

対処

有効な引数を指定してください。

### KDCCP3001-E

---

The class corresponding to the specified parameter name does not exist. (parameter name = <パラメタ名> )

内容

指定されたパラメタ名に対応するクラスが存在しません。

対処

指定されたパラメタ名に対応するクラスの型が、サポート対象かどうか確認してください。

### KDCCP3002-E

---

The URL does not include a local file path. (Class name = <クラス名> , Method signature = <メソッドシグネチャ> , argument = <引数名> , value = <引数値> )

内容

URL は、ローカルファイルパスではありません。

対処

file スキームから始まるローカルファイルパスの URL を指定してください。

### KDCCP3003-E

---

The requested operation is not supported. (Class name = <クラス名> , Method signature = <メソッドシグネチャ> , argument = <引数名> , value = <引数値> )

内容

サポート対象外のメソッドが呼び出されました。

対処

サポート対象のメソッドを呼び出してください。

## KDCCP3004-E

---

Unsupported property name is specified. (Class name = <クラス名> , Method signature = <メソッドシグネチャ> , argument = <引数名> , value = <引数値> )

内容

サポート対象外のプロパティが指定されました。

対処

サポート対象のプロパティを指定してください。

## KDCCP3005-E

---

The specified property does not exist. (Class name = <クラス名> , Method signature = <メソッドシグネチャ> , argument = <引数名> , value = <引数値> )

内容

指定したプロパティは存在しません。

対処

指定したプロパティが、設定されているかどうか確認してください。

## KDCCP3006-E

---

An attempt to create a Call object has failed. (Detail = <詳細> )

内容

Call オブジェクトの作成に失敗しました。

対処

詳細の内容を基に、プログラムに問題がないかどうか確認してください。

## KDCCP3007-E

---

Illegal property value is specified. (Class name = <クラス名> , Method signature = <メソッドシグネチャ> , property name = <プロパティ名> , property value = <プロパティ値> , reason = <理由> )

内容

不正なプロパティ値が指定されました。

対処

#### 4. KDCC (SOAP アプリケーション開発支援機能で出力されるメッセージ)

理由を基に、指定したプロパティが有効かどうか確認してください。

### KDCCP3008-E

---

An attempt to execute the invoke method has failed.(Class name = <クラス名> , Method signature = <メソッドシグネチャ> , reason = <理由> )

#### 内容

invoke メソッドの実行に失敗しました。

#### 対処

理由を基に、プログラムに問題がないかどうか確認してください。

### KDCCP3010-E

---

An attempt to create a Service object has failed. (Detail = <詳細 1 > )

#### 内容

Service オブジェクトの作成に失敗しました。

#### 対処

詳細 1 の内容を基に、プログラムに問題がないかどうか確認してください。

#### < 詳細 1 >

- Failed to make the output directory. (WSDL file = < WSDL ファイル名 > , Detail = < 詳細 2 > )  
出力ディレクトリの作成に失敗しました。 < 詳細 2 > の内容を基に、出力ディレクトリの環境を確認してください。
- Error processing WSDL document: < 詳細 2 > .  
WSDL 解析処理でエラーが発生しました。 < 詳細 2 > の内容を基に、プログラムに問題がないかどうか確認してください。
- Failed to compile the Java source file. (WSDL file = < WSDL ファイル名 > , Detail = < 詳細 2 > )  
Java ソースファイルのコンパイルに失敗しました。 < 詳細 2 > の内容を基に、プログラムに問題がないかどうか確認してください。
- Failed to load the Java class file. (WSDL file = < WSDL ファイル名 > , Detail = < 詳細 2 > )  
Java クラスファイルのロードに失敗しました。 < 詳細 2 > の内容を基に、プログラムに問題がないかどうか確認してください。
- Failed in the deletion of the Java source file or the Java class file. (WSDL file = < WSDL ファイル名 > , Detail = < 詳細 2 > )  
Java クラスファイルの削除に失敗しました。 < 詳細 2 > の内容を基に、出力ディレクトリの環境を確認してください。
- そのほかのメッセージ

原因例外の内容を基に、プログラムに問題がないかどうか確認するか、システム管理者に連絡してください。

## KDCCP3011-E

---

Output parameters are only available after invoke method has been called. (Class name = <クラス名> , Method signature = <メソッドシグネチャ> )

### 内容

OUTPUT パラメータは、invoke メソッドを呼び出したあとに利用できます。

### 対処

invoke メソッドを呼び出す前に、OUTPUT パラメータを取得していないかどうかを確認してください。

## KDCCP3012-E

---

The specified value type for <引数> should be <正しい値の型> . (Class name = <クラス名> , Method signature = <メソッドシグネチャ> , specified value type= <指定された値の型> )

### 内容

<引数> に指定された値の型 <指定された値の型> は、<正しい値の型> が適切です。

### 対処

<引数> に指定された値の型 <指定された値の型> を、<正しい値の型> に変更してください。

## KDCCP3013-W

---

The length of the specified path is invalid. The default directory is assumed and the processing is continued. specified value=<指定された値> , length=<指定された値の文字列長> , default directory=<デフォルトディレクトリ>

### 内容

指定されたパスの文字列長が無効です。デフォルトディレクトリを仮定して処理を続けます。

### 対処

文字列長が、1 文字以上、128 文字以下のディレクトリを指定してください。

## KDCCP3014-W

---

The specified value is not an absolute path. The default directory is assumed and the processing is continued. specified value=<指定された値> , default directory=<デフォルトディレクトリ>

#### 4. KDCC (SOAP アプリケーション開発支援機能で出力されるメッセージ)

##### 内容

指定された値が絶対パスではありません。デフォルトディレクトリを仮定して処理を続けます。

##### 対処

絶対パスでディレクトリを指定してください。

### KDCCP3015-W

---

The specified path is not a directory. The default directory is assumed and the processing is continued. specified path=< 指定されたパス >, default directory=< デフォルトディレクトリ >

##### 内容

指定されたパスがディレクトリではありません。デフォルトディレクトリを仮定して処理を続けます。

##### 対処

ディレクトリを指定してください。

### KDCCP3016-W

---

Failed in making the directory. The default directory is assumed and the processing is continued. specified directory=< ディレクトリ名 >, default directory=< デフォルトディレクトリ >

##### 内容

ディレクトリの作成に失敗しました。デフォルトディレクトリを仮定して処理を続けます。

##### 対処

容量が不足している場合は、不要なファイルを削除して空きを作るか、容量に空きのあるディレクトリを指定してください。指定したディレクトリが不正な場合は、次のことを確認し、作成できるディレクトリパスに変更してください。

- OS で定められている、ディレクトリ名に使用できない文字が含まれていないか。
- パスの途中がディレクトリ名ではなく、ファイル名になっていないか。
- アクセス権があるか。

### KDCCP3017-W

---

Cannot access the directory. The default directory is assumed and the processing is continued. specified directory=< ディレクトリ名 >, default directory=< デフォルトディレクトリ >

##### 内容

ディレクトリにアクセスできません。デフォルトディレクトリを仮定して処理を続けます。

##### 対処

ディレクトリのアクセス権を確認してください。

## 4.7 KDCCR1001 から KDCCR9999 までの メッセージ

---

UDDI クライアントライブラリによって出力される KDCCR1001 から KDCCR9999 までのメッセージについて説明します。

### KDCCR1001-E

---

Connection property "javax.xml.registry.queryManagerURL" is missing.

#### 内容

ConnectionFactory オブジェクト, またはシステムプロパティに設定する queryManagerURL プロパティが設定されていないか, または空文字列を設定しています。

#### 対処

プロパティ「javax.xml.registry.queryManagerURL」に, 次の方法のどちらかを使用して有効な値を設定する必要があります。

- Java のシステムプロパティに「javax.xml.registry.queryManagerURL」を設定する。
- Properties オブジェクトに「javax.xml.registry.queryManagerURL」を設定して ConnectionFactory#setProperties を呼び出す。

### KDCCR1003-E

---

Authentication failed for the given Credentials.

#### 内容

ConnectionFactory#setCredential メソッドで指定されたユーザ名またはパスワードが正しくありません。

#### 対処

適切なユーザ名, パスワードを setCredential メソッドで指定してください。

### KDCCR1004-E

---

Bulk response is not found.Incorrect/Invalid connection mode.Check the connection mode.

#### 内容

不正な接続モードが設定された可能性があります。このエラーは次の場合に発生します。

- RegistryService に対する getBulkResponse(requestID) メソッドが同期接続モードで実行された場合
- getBulkResponse に不正なまたは存在しない requestID が指定された場合

#### 4. KDCC (SOAP アプリケーション開発支援機能で出力されるメッセージ)

- すでに指定した requestID で BulkResponse が取得されている場合

##### 対処

適切な接続モード (同期 / 非同期) を指定してください。getBulkResponse メソッドは非同期接続モードの Connection から生成された RegistryService で使用できます。また、getBulkResponse メソッドに指定する requestID を確認してください。なお、getBulkResponse メソッドは同じ requestID に対して 2 度呼び出すことができません。

## KDCCR1005-E

---

An Internal Error occurred while creating the Connection.

##### 内容

このメッセージは、クライアントプログラムが次に示すどれかに該当する場合に発生します。

- 問い合わせ / 発行の URL をプロパティに設定していない場合
- ユーザ名 / パスワードが正しくない場合
- 認証情報が必要な場合に、その認証情報が取得できない場合

##### 対処

適切な接続プロパティの設定を行ってください。

## KDCCR1006-E

---

JAXRProvider supports UDDI\_GET\_AUTHTOKEN authentication method only.

##### 内容

このプログラムでは認証情報にアクセス手段として UDDI の get\_authToken だけサポートしています。JAXR で規定されているそのほかのユーザ認証手段に関してはサポートしていません。

##### 対処

"javax.xml.registry.security.authenticationMethod" プロパティに適切な値を指定してください。値としては "UDDI\_GET\_AUTHTOKEN" だけ有効です。

## KDCCR1007-E

---

An Internal Error occurred while closing the Connection.

##### 内容

次の理由で接続を閉じることができません。

- Connection オブジェクトが正しく作られていない。
- すでに接続が閉じている。

##### 対処

isClosed メソッドを呼び出して、接続がすでに閉じているかどうか確認してください。getRegistryService メソッドで null ではない RegistryService インスタンスが返されることを確認してください。

## KDCCR1008-E

---

Cannot perform this operation ,Connection is closed.

### 内容

すでに接続は閉じているため、これ以上の処理は実行できません。

### 対処

接続を閉じる Connection#close メソッドが実行されているかどうか確認してください。

## KDCCR1009-E

---

Invalid value set for Connection property "javax.xml.registry.queryManagerURL"/  
"javax.xml.registry.lifeCycleManagerURL".

### 内容

QueryManager , LifeCycleManager またはその両方を指定する URL の形式が正しくありません。

### 対処

指定した queryManagerURL , lifeCycleManagerURL の形式が URL 形式として正しいことを確認してください。

## KDCCR1104-W

---

Invalid value set for Connection property "javax.xml.registry.uddi.maxRows".

### 内容

"javax.xml.registry.uddi.maxRows" プロパティに不正な値が指定されました。値を設定しないで処理を続行します。

### 対処

プロパティに指定できる値を確認してください。

## KDCCR2001-E

---

Unexpected object type found in the Collection.

### 内容

パラメタに指定した Collection オブジェクトに含まれるオブジェクトの型が正しくありません。

#### 4. KDCC (SOAP アプリケーション開発支援機能で出力されるメッセージ)

##### 対処

API 名を確認して正しいオブジェクトが含まれる Collection を作成してください。  
例えば, saveService の場合, Service クラスのオブジェクトが含まれる必要があります。

### KDCCR2002-E

---

IdentificationScheme is expected for ExternalIdentifier.

##### 内容

ExternalIdentifier クラスのオブジェクトが必須である ClassificationScheme クラスのオブジェクトを保持していません。

##### 対処

正しく ExternalIdentifier オブジェクトを作成してください。

### KDCCR2003-E

---

Name is not present in ExternalIdentifier.

##### 内容

ExternalIdentifier クラスのオブジェクトが必須である Name 属性を持っていません。

##### 対処

正しく ExternalIdentifier オブジェクトを作成してください。

### KDCCR2004-E

---

Value is not present in ExternalIdentifier.

##### 内容

ExternalIdentifier クラスのオブジェクトが必須である Value 属性を持っていません。

##### 対処

正しく ExternalIdentifier オブジェクトを作成してください。

### KDCCR2005-E

---

Mutually Exclusive FindQualifiers present in the Collection.

##### 内容

FindQualifier の集合に相互に排他的な検索条件が指定されました。

##### 対処

相互に排他的な検索条件は FindQualifier の集合として Collection オブジェクトに含

めることができません。例えば、SORT\_BY\_NAME\_ASC (名前の昇順) と SORT\_BY\_NAME\_DESC (名前の降順) は相互排他的な検索条件です。どちらかを削除してください。

## KDCCR2006-E

---

Invalid/Empty/Null Key found in the Collection.

### 内容

Collection オブジェクトに含まれる Key オブジェクトの値が正しくありません。

### 対処

Collection オブジェクトに含まれる Key オブジェクトの値は空文字列、null、または不正な値を持つことができません。適正な Key オブジェクトだけを含む Collection オブジェクトを作成してください。

## KDCCR2007-E

---

Collection is Empty or Null.

### 内容

Collection オブジェクトが空集合であるか、null です。

### 対処

JAXR API の中には空集合または null の Collection オブジェクトを指定できないものがあります。少なくとも null ではないオブジェクトを一つ含む Collection オブジェクトを作成してください。

## KDCCR2008-E

---

Method is not supported by JAXRProvider.

### 内容

サポートレベルが Level 1 のメソッドは、このプログラムでサポートされていません。

### 対処

サポートレベル (Capability level) を確認して、Level 1 のメソッドを使用しないようにしてください。

## KDCCR2009-E

---

ClassificationScheme is expected for Concept Object.

### 内容

このエラーはクライアントプログラムが、どの ClassificationScheme にも関連づけ

#### 4. KDCC (SOAP アプリケーション開発支援機能で出力されるメッセージ)

られていない Concept をパラメタに持つ内部的な Classification オブジェクトを作成しようとするが発生します。

##### 対処

createClassification(concept) メソッドを発行する場合は、パラメタで指定する concept が親の ClassificationScheme オブジェクトを保持することを確認してください。

### KDCCR2010-E

---

Concept has a parent Concept or is under a ClassificationScheme.

##### 内容

このエラーはクライアントプログラムが親の Concept や ClassificationScheme に関連づけられた Concept をパラメタに持つ ClassificationScheme オブジェクトを作成しようとするが発生します。

##### 対処

createClassificationScheme(concept) メソッドを発行する場合は、パラメタで指定する concept が親の Concept オブジェクトや ClassificationScheme オブジェクトを保持しないことを確認してください。

### KDCCR2012-E

---

Objects in the collection should be of type javax.xml.registry.infomodel.SpecificationLink.

##### 内容

ServiceBinding の addSpecificationLinks メソッドを使用する場合、パラメタで指定する Collection オブジェクトは SpecificationLink オブジェクトを持つ必要があります。

##### 対処

正しく Collection オブジェクトを作成してください。

### KDCCR2013-E

---

Error in Setting AccessURI,cannot set both(TargetBinding and AccessURI) for javax.xml.registry.infomodel.ServiceBinding object.

##### 内容

TargetBinding と AccessURI の属性が両方とも指定されています。

##### 対処

ServiceBinding オブジェクトの targetBinding 属性が null の場合に、setAccessURI メソッドで null ではない正しい値が指定されていることを確認してください。

## KDCCR2014-E

---

Error in Setting TargetBinding,cannot set both(TargetBinding and AccessURI) for javax.xml.registry.infomodel.ServiceBinding object.

### 内容

TargetBinding と AccessURI の属性が両方とも指定されています。

### 対処

ServiceBinding オブジェクトの accessURI 属性が null の場合に、setTargetBinding メソッドで null ではない正しい値が指定されていることを確認してください。

## KDCCR2016-E

---

NamePattern is not specified in findClassificationSchemeByName.

### 内容

渡された NamePattern パラメタの文字列が null または空文字列です。

### 対処

NamePattern 文字列をパラメタとして渡すには、ワイルドカード文字を使った部分一致文字列、または完全一致文字列を指定してください。

## KDCCR2017-E

---

Both the Classification value and the Concept value within the Classification are null.

### 内容

Classification オブジェクトに Value 属性、Concept 属性のどちらも指定されていません。

### 対処

Classification オブジェクトに setValue メソッドで値を設定するか、setConcept メソッドで値が null ではない Concept オブジェクトを設定してください。

## KDCCR2018-E

---

LocalizedString cannot be null.

### 内容

LocalizedString の Collection オブジェクトに null 値を指定しようとしてしました。

### 対処

null 値を持たない Collection オブジェクトを作成してください。

## KDCCR2019-E

---

Objects of type javax.xml.registry.infomodel.LocalizedString expected in the Collection.

内容

InternationalString に設定する Collection オブジェクトが LocalizedString の Collection ではありません。

対処

正しい Collection オブジェクトを作成してください。

## KDCCR2020-E

---

Both SourceKeyId and TargetKeyId passed are Null.

内容

SourceKeyId と TargetKeyId に null 値が渡されました。

対処

関係元と関係先のオブジェクトの適切な Id 文字列をパラメタに指定してください。

## KDCCR2021-E

---

The name/value of AssociationType is Null.

内容

Concept オブジェクトの Name 属性または Value 属性が null です。

対処

Concept オブジェクトに Name 属性と Value 属性を設定してください。

## KDCCR2022-E

---

Value of AssociationType is not valid.

内容

Association オブジェクトに種別 (AssociationType) として設定する Concept の値が、定義済みの Concept の値ではありません。

対処

AssociationType として設定できる定義済みの Concept の値を使用してください。

## KDCCR2023-E

---

Authentication from Registry is needed.

内容

認証情報が null です。

対処

認証情報を正しく提供してください。

## KDCCR2024-E

---

KeyId for Source Organization cannot be Null.

内容

SourceObject のキーは null です。

対処

Association を作成するとき、ソースオブジェクトにキーを提供してください。

## KDCCR2025-E

---

KeyId for Source Organization cannot be Null.

内容

SourceObject のキー内容が null です。

対処

Association を作成するとき、ソースオブジェクトにキー内容を提供してください。

## KDCCR2026-E

---

KeyId for Target Organization cannot be Null.

内容

TargetObject のキーが null です。

対処

Association を作成するとき、対象オブジェクトのキーを提供してください。

## KDCCR2027-E

---

KeyId for Target Organization cannot be Null.

内容

TargetObject のキー内容は null です。

対処

Association を作成するとき、対象オブジェクトにキー内容を提供してください。

## KDCCR2028-E

---

User Name/Password is not set.

内容

Connection オブジェクトにユーザ名およびパスワードが設定されていません。

対処

ユーザ名とパスワードの認証情報を提供してください。

## KDCCR2029-E

---

Requested interface name does not belongs to javax.xml.registry.infomodel package.

内容

パラメタで要求されたインタフェース名は Infomodel クラスに所属していません。

対処

要求するインタフェース名は LifeCycleManager クラスの定数で指定してください。

( 例 ) LifeCycleManager.SERVICE\_BINDING

## KDCCR2030-E

---

SourceObject is not of type javax.xml.registry.infomodel.Organization.

内容

SourceObject の種類は Organization 以外です。

対処

作成する Association でのソースオブジェクトの種類は , Organization であることが必要です。

## KDCCR2031-E

---

TargetObject is not of type javax.xml.registry.infomodel.Organization.

内容

TargetObject の種類は Organization 以外です。

対処

作成する Association での対象オブジェクトの種類は , Organization であることが必要です。

## KDCCR2032-E

---

Slot cannot be Null.

内容

パラメタとして指定するスロットが null です。

対処

スロットに null ではないオブジェクトを提供してください。

## KDCCR2033-E

---

Collection of LocalizedString objects cannot be Null.

内容

LocalizedString のコレクションに null が指定されました。

対処

addLocalizedString メソッドに Localized String の有効なコレクションを提供してください。

## KDCCR2035-E

---

URI is invalid or inaccessible.

内容

不正な URI が指定されました。

対処

正しい URI を指定してください。

## KDCCR2036-E

---

Cannot change data that is controlled by another party.

内容

他者が所有するオブジェクトのデータを変更しようとした。

対処

オブジェクトの所有者だけがオブジェクトを修正できます。

## KDCCR2037-E

---

Association object is Null.

内容

パラメタに指定する Association オブジェクトが null または不正です。

対処

パラメタに null ではない、正しい Association オブジェクトを指定してください。

## KDCCR2038-E

---

Objects in the collection should be of type javax.xml.registry.infomodel.ExternalIdentifier.

内容

Collection に ExternalIdentifier クラスのオブジェクトが指定されていません。

対処

Collection に設定するオブジェクトが ExternalIdentifier クラスのオブジェクトが確認してください。

## KDCCR2039-E

---

Association Key is not formed properly.

内容

Association キーが適正に作成されていません。

対処

作成された Association に適正なキーを設定してください。

## KDCCR2040-E

---

Association Key passed cannot be Null.

内容

渡された Association キーが null です。

対処

null ではない、有効な Association キーを渡してください。

## KDCCR2041-E

---

Source Organization in Association cannot Null.

内容

Association の Source Organization に null が指定されています。

対処

ソースオブジェクトに null 以外の Organization オブジェクトを指定してください。

## KDCCR2042-E

---

Target Organization in Association cannot Null.

内容

Association の Target Organization に null が指定されています。

対処

ターゲットオブジェクトに null 以外の Organization オブジェクトを指定してください。

## KDCCR2043-E

---

Type of Object requested is empty or Null.

内容

パラメタで渡す ObjectType が null または空です。

対処

メソッドの一つの有効なパラメタとしてオブジェクトタイプパラメタを指定してください。オブジェクトタイプは LifecycleManager クラスの定数として定義されています。

(例) LifecycleManager.ORGANIZATION

## KDCCR2045-E

---

Unable to create an instance of ConnectionFactory.

内容

ConnectionFactory オブジェクトが作成できませんでした。Java のセキュリティ設定が正しく行われていないおそれがあります。

対処

Java のセキュリティ設定を見直す必要があります。システム管理者に連絡してください。

## KDCCR2046-E

---

URL is malformed.

内容

レジストリサーバに保存するオブジェクトに付加された URL に関して、プロトコルの指定が不正、または URL の形式が不正であるおそれがあります。

対処

URL 文字列に付加されているプロトコル (例えば、http://) が正しいかどうかを確認してください。また、URL の形式が正しいかどうかを確認してください。

## KDCCR2047-E

---

Association Type is Null.

内容

#### 4. KDCC (SOAP アプリケーション開発支援機能で出力されるメッセージ)

Association に指定する Association の種類に null が指定されています。

##### 対処

Association の種類を表しているコンセプトオブジェクトが null である場合、このメッセージを表示します。Association の種類 (コンセプト) が有効であるかどうか確認してください。

### KDCCR2048-E

---

Error occurred while performing Input/Output.

##### 内容

SOAP メッセージをバイト列に出力できません。

##### 対処

メモリが不足していないかどうか確認してください。そのほかの場合、システム管理者に連絡してください。

### KDCCR2049-E

---

Host cannot be resolved.

##### 内容

ホスト用の IP アドレスが見つけれられません。

##### 対処

ホスト名とその IP アドレスが正しく解決できるかどうか確認してください。

### KDCCR2050-E

---

Missing ResourceBundle/Property.

##### 内容

内部で使用しているリソースファイルが不正です。

##### 対処

システム管理者に連絡してください。

### KDCCR2051-E

---

DocumentBuilder instance could not be created as per the configuration requested.

##### 内容

XML パーサで重大な構成エラーが発生しました。

##### 対処

システム管理者に連絡してください。

## KDCCR2052-E

---

I/O Exception occurred in opening connection at the URI.

内容

ExternalLink または ServiceBinding に指定した URI に対して接続できませんでした。

対処

指定した URI が正しく接続できるかどうか確認してください。

また、URI の検証が不要の場合は、setValidateURI メソッドに false を指定してください。

## KDCCR2053-E

---

Classification or Concept name can not be Null.

内容

Concept または ClasificationScheme オブジェクトの名称が null です。

対処

saveConcepts メソッドを呼び出す場合に指定する Concept オブジェクトまたは saveClassificationSchemes メソッドを呼び出す場合に指定する

ClassificationScheme オブジェクトに名称 ( name ) を指定してください。

## KDCCR2054-E

---

Neither AccessURI nor TargetBinding is set to javax.xml.registry.infomodel.ServiceBinding object.

内容

ServiceBinding オブジェクトに AccessURI または TargetBinding のどちらかが指定されていません。

対処

ServiceBinding オブジェクトには AccessURI または TargetBinding のどちらかを指定してください。

## KDCCR2055-E

---

BindingKey of TargetBinding cannot be Null/Empty.

内容

ServiceBinding オブジェクトに設定する TargetBinding の binding キーが null または空です。

対処

TargetBinding には null でなく、かつ空でない binding キーを設定してください。

## KDCCR2056-E

---

ServiceKey cannot be Null.

内容

ServiceBinding を検索する場合に ServiceKey に null が渡されました。

対処

ServiceBinding を検索する場合は、ServiceKey を設定してください。

## KDCCR2057-E

---

Name of the Organization must be specified.

内容

Organization を保存するときに、Organization の名称 (name) が指定されませんでした。

対処

保存する Organization オブジェクトの名称 (name) を設定してください。

## KDCCR2059-E

---

SpecifiedObject or its Key in SpecificationLink is Null/Empty/Invalid.

内容

SpecificationLink オブジェクトに指定する SpecifiedObject が不正です。または、指定した SpecifiedObject のキーが null または空です。

対処

SpecificationLink オブジェクトに指定する SpecifiedObject が不正ではないか、また、その SpecifiedObject のキーが null でなく、かつ空でないか確認してください。

## KDCCR2060-E

---

Only one or none usageParameters can be set to the SpecificationLink object.

内容

SpecificationLink オブジェクトに二つ以上の usageParameter が指定されました。

対処

SpecificationLink オブジェクトに usageParameter を指定する場合は、一つのパラメタだけ指定してください。

## KDCCR2061-E

---

Specifications Collection is Null or Empty.

内容

ServiceBinding を検索する場合に指定する Specifications パラメタが、null または空です。

対処

ServiceBinding を検索する場合は、Specifications パラメタに値を設定してください。

## KDCCR2062-E

---

UserName or Password is not set for Source Organization or Target Organization or Association Object.

内容

ソースオブジェクト、ターゲットオブジェクト、または Association オブジェクトに認証情報が指定されていません。

対処

ソースオブジェクト、ターゲットオブジェクト、Association オブジェクトを新規に作成する場合は、setCredentials メソッドで認証情報を設定した Connection オブジェクトから LifeCycleManager オブジェクトを取得したあとに、各 create メソッドを使用して作成してください。

## KDCCR2063-E

---

Multiple ClassificationSchemes are found.

内容

複数の ClassificationScheme が見つかりました。

対処

ClassificationScheme を検索する場合の検索条件を見直してください。複数の ClassificationScheme を検索する場合には BusinessQueryManager#findClassificationSchemes メソッドを使用してください。

## KDCCR3005-E

---

Exception occurred.

内容

内部処理で例外が発生しました。

対処

トレースファイルにこのメッセージが出力されている場合は、詳細メッセージに主原因となる別のメッセージ ID がないかどうか確認してください。  
このメッセージ ID が単独で出力される場合は、システム管理者に連絡してください。

#### 4. KDCC (SOAP アプリケーション開発支援機能で出力されるメッセージ)

い。

### KDCCR3009-E

---

SOAP request is invalid.

内容

SOAP ライブラリの処理でエラーが発生しました。

対処

SOAP ライブラリ側のトレースを参照し、エラーメッセージの対処をしてください。  
また、次を確認してください。

- UDDI レジストリサーバの URL
- プロキシサーバの設定 (プロキシを使用する場合)

### KDCCR3010-E

---

SAX Parsing exception has occurred.

内容

XML パーサの初期化処理で SAX 関係の処理で例外が発生しました。

対処

システム管理者に連絡してください。

### KDCCR3011-E

---

Input/Output exception has occurred.

内容

XML ドキュメントの初期化で内部的な I/O エラーが発生しました。

対処

メモリが不足していないことを確認してください。そのほかの場合は、システム管理者に連絡してください。

### KDCCR3012-E

---

Exception occurred while instantiating the class.

内容

内部的にクラスのインスタンスが生成できませんでした。

対処

システム管理者に連絡してください。

## KDCCR3013-E

---

Specified class is not found.

内容

内部的に必要なクラスが見つかりません。

対処

レジストリサーバから送信される XML 要素が不正であるおそれがあります。レジストリサーバが UDDI Version 2.0 に準拠しているか、XML メッセージが正しいかを確認してください。

## KDCCR3014-E

---

Specified method/class is not accessible.

内容

内部的に必要なクラスにアクセスできません。

対処

システム管理者に連絡してください。

## KDCCR3015-E

---

An error occurred during invocation of target method.

内容

リクエスト/レスポンスメッセージを処理する内部的なメソッドの呼び出しに失敗しました。

対処

システム管理者に連絡してください。

## KDCCR3017-E

---

SecurityException has occurred.

内容

セキュリティ例外が発生しました。

対処

Java セキュリティマネージャを使用している場合は、セキュリティポリシーの設定が正しいかどうか確認してください。

## KDCCR3018-E

---

Argument passed are Invalid/Illegal.

#### 4. KDCC (SOAP アプリケーション開発支援機能で出力されるメッセージ)

##### 内容

内部的なメソッドを呼び出すときの引数が不正です。

##### 対処

システム管理者に連絡してください。

### KDCCR3019-E

---

An error occurred during DOM operation.

##### 内容

XML から DOM を作成またはパーシングするときに内部的なエラーが発生していません。

##### 対処

システム管理者に連絡してください。

### KDCCR3020-E

---

SOAP Fault occurred.

##### 内容

レジストリサーバで、SOAP レベルのエラー (SOAP Fault) が発生しました。

##### 対処

レジストリサーバからの詳細メッセージの内容に応じて対処してください。

### KDCCR3021-W

---

File could not be found.

##### 内容

タクソノミサーバ機能に必要なファイルがありません。処理は続行します。

##### 対処

UDDI クライアントライブラリの JAR ファイル (hitjaxr.jar) が壊れていないことを確認してください。そのほかの場合は、システム管理者に連絡してください。

### KDCCR3022-W

---

Unable to load Document Object.

##### 内容

タクソノミサーバ機能で内部的な XML のパース処理が失敗しました。処理は続行します。

##### 対処

システム管理者に連絡してください。

## KDCCR3023-W

---

Trace is initialized with default parameters.

内容

トレースのプロパティが指定されていないため、デフォルトのパラメタでトレースを初期化し、処理を続行します。

対処

必要に応じてトレースのプロパティを指定してください。

## KDCCR3024-W

---

UDDI disposition report :

内容

レジストリサーバで、UDDI レベルのエラー (dispositionReport) が発生しました。

対処

レジストリサーバからの詳細メッセージの内容に応じて対処してください。

## KDCCR3028-W

---

Null is removed from the collection.

内容

メソッドのパラメタとして指定した Collection オブジェクトに null オブジェクトが含まれます。null オブジェクトを取り除いて処理は続行します。

対処

Collection オブジェクトに null オブジェクトが含まれていないかどうか確認してください。

## 4.8 KDCCS1001 から KDCCS1150 までの メッセージ

---

SAAJ によって出力される KDCCS1001 から KDCCS1150 までのメッセージについて説明します。

### KDCCS1045-E

---

Message : KDCCS1045-E Header is already present.

内容

SOAP ヘッダがすでに存在します。SOAP ヘッダは SOAP メッセージ中に一つしか持てません。

対処

新しい SOAP ヘッダを追加する場合は、あらかじめ古い SOAP ヘッダを削除してください。

### KDCCS1051-E

---

Message : KDCCS1051-E No custom elements allowed at top level until after the < body > tag.

内容

SOAP メッセージに、SOAP ヘッダ、SOAP ボディ以外の要素を追加しようとした。SOAP エンベロープの直下には、SOAP ヘッダ、SOAP ボディ以外追加できません。

対処

SOAP メッセージには SOAP ヘッダ、SOAP ボディ以外の要素は追加しないでください。

### KDCCS1056-E

---

Message : KDCCS1056-E Only one Body element is allowed.

内容

SOAP ボディを複数持つメッセージを受信しました。

対処

SOAP ボディは SOAP メッセージ中に一つしか持てません。メッセージの送信者に正しいメッセージを送信しているか確認してください。

## KDCCS1057-E

---

Message : KDCCS1057-E Only one Header element is allowed.

内容

SOAP ヘッダを複数持つメッセージを受信しました。

対処

SOAP ヘッダは SOAP メッセージ中に一つしか持てません。メッセージの送信者に正しいメッセージを送信しているか確認してください。

## KDCCS1149-E

---

Message : KDCCS1149-E Invocation of Call failed.

内容

サービスの呼び出しに失敗しました。

対処

このメッセージの前に表示されているメッセージに従って対処してください。

## 4.9 KDCCS1151 から KDCCS1199 までのメッセージ

---

送受信データのサイズチェックによって出力される KDCCS1151 から KDCCS1199 までのメッセージについて説明します。

### KDCCS1151-E

---

Size of the attachment is exceeding the maximum size (<動作定義ファイルで設定する最大値>). Process=(<送信 (SEND) または受信 (RECEIVE)> <sup>1</sup>), Content-ID=(<Content-ID の値> <sup>2</sup>), Content-Location=(<Content-Location の値> <sup>2</sup>)

注 1 API の場合は「<クラス名> :: <メソッド名>」が表示されます。

注 2 存在しない場合は NONE が表示されます。

内容

添付データのサイズが最大サイズより大きくなっています。

対処

添付データのサイズを小さくしてください。または、動作定義ファイルのパラメータを見直してください。

### KDCCS1152-E

---

Total number of attachments is exceeding the maximum attachment count (<動作定義ファイルで設定する最大値>). Process=(<送信 (SEND) または受信 (RECEIVE)>)

内容

添付データの合計数が最大添付個数より多くなっています。

対処

添付データの個数を少なくしてください。または、動作定義ファイルのパラメータを見直してください。

### KDCCS1160-E

---

Size of the SOAPEnvelope is exceeding the maximum size (<動作定義ファイルで設定する最大値>). Process=(<送信 (SEND) または受信 (RECEIVE)>)

内容

SOAPEnvelope のサイズが最大サイズより大きくなっています。

対処

SOAPEnvelope のサイズを小さくしてください。または、動作定義ファイルのパラメータを見直してください。

## 4.10 KDCCS3000 から KDCCS3999 までの メッセージ

---

SOAP エンジンによって出力される KDCCS3000 から KDCCS3999 までのメッセージについて説明します。

### KDCCS3000-E

---

An attempt to create a SOAPMessge object has failed. (Class name = <クラス名>, Method signature = <メソッドシグネチャ>, reason = <理由>)

内容

SOAPMessage オブジェクトの作成に失敗しました。

対処

<理由>の内容に従ってプログラムに問題がないかどうか確認してください。<理由>の内容による対処方法がわからない場合は、システム管理者に連絡してください。

### KDCCS3001-E

---

Illegal argument has been set. (Class name = <クラス名>, Method signature = <メソッドシグネチャ>, argument = <引数名>, value = <引数値>)

内容

不正な引数が指定されました。

対処

有効な引数を指定してください。

### KDCCS3002-E

---

An attempt to execute the method has failed. (Class name = <クラス名>, Method signature = <メソッドシグネチャ>, reason = <理由>)

内容

メソッドの実行に失敗しました。

対処

<理由>の内容に従って、プログラムに問題がないかどうか確認してください。

## KDCCS3003-E

---

The detail element of the SOAP Fault does not exist. (Class name = <クラス名> , Method signature = <メソッドシグネチャ> )

内容

SOAP フォルト要素に detail 要素がありません。

対処

SOAP フォルト要素に detail 要素がある場合だけ、このメソッドを呼び出してください。

## KDCCS3005-E

---

The specified element is illegal. (Class name = <クラス名> , Method signature = <メソッドシグネチャ> , reason = <理由> )

内容

不正な要素が指定されました。

対処

<理由>の内容に従って、プログラムに問題がないかどうか確認してください。

## KDCCS3006-E

---

The type of the specified argument <引数名> is illegal. (Class name = <クラス名> , Method signature = <メソッドシグネチャ> , specified type = <指定された型> , expected type = <期待される型> )

内容

<引数名>の<指定された型>が不正です。

対処

<期待される型>を指定してください。

## KDCCS3007-E

---

The specified URL is illegal. (Class name = <クラス名> , Method signature = <メソッドシグネチャ> , reason = <理由> )

内容

指定された URL が不正です。

対処

<理由>の内容に従って、正しい URL が指定されているかどうか確認してください。

## KDCCS3008-E

---

An attempt to serialize a Document object has failed. (detail = <詳細> )

内容

Document オブジェクトのシリアライズに失敗しました。

対処

<詳細>の内容に従って、プログラムに問題がないかどうか確認してください。

## 4.11 KDCCT0001 から KDCCT0999 までの メッセージ

---

PRF トレースの取得によって出力される KDCCT0001 から KDCCT0999 までのメッセージについて説明します。

### KDCCT0001-E

---

The error occurred while initializing PRF trace. (details= 詳細情報 )

#### 内容

PRF トレースの初期化処理時にエラーが発生しました。

#### 対処

詳細情報を参照して、原因を取り除いてください。

#### 詳細情報

- The environment variable PRFSPOOL is not setted.  
環境変数 PRFSPOOL が設定されていません。または、環境変数 PRFSPOOL で設定したディレクトリが存在しません。環境変数 PRFSPOOL が設定されている、またはディレクトリが存在するかどうかを確認してください。
- PRF daemon does not start. PRFID = <PRF 識別子 >  
PRF デーモンが起動していない可能性があります。PRF デーモンが起動されているかどうか ( cprfstart コマンドを実行しているか ) を確認してください。または、cprfstart コマンドで指定した PRF 識別子を確認してください。
- System call error occurred.  
Windows の場合 :  
< 環境変数 PRFSPOOL の設定ディレクトリ >¥log¥<PRF 識別子 > の下にあるログファイルを参照してください。PRF のメッセージで要因を確認して対処してください。  
UNIX の場合 :  
\$PRFSPOOL/log/<PRF 識別子 > の下にあるログファイルを参照してください。PRF のメッセージで要因を確認して対処してください。
- Loading JNI library of PRF trace service was failed.  
次の要因が考えられます。
  - Cosminexus Performance Tracer がインストールされていない。
  - クラスパスに PRF トレース出力ライブラリが指定されていない。
  - 環境変数に誤りがある。エラーの要因を修正したあと、再度実行してください。
- 実際に発生した例外、およびエラーの詳細メッセージ  
システム管理者に連絡してください。

## KDCCT0002-E

---

The error occurred while terminating PRF trace. (details= 詳細情報)

内容

PRF トレースの終了処理時にエラーが発生しました。

対処

システム管理者に連絡してください。

詳細情報

実際に発生した例外，およびエラーの詳細メッセージ

## KDCCT0003-E

---

The error occurred while outputting PRF trace. (place = 場所情報，details= 詳細情報)

内容

PRF トレース取得時にエラーが発生しました。

対処

システム管理者に連絡してください。

場所情報

- ENTER：メソッドの入口
- EXIT：メソッドの出口

詳細情報

実際に発生した例外，およびエラーの詳細メッセージ

## KDCCT0004-W

---

The processing of the SOAP client is continued though the error occurred.

内容

PRF トレース初期化時，または終了時にエラーが発生しました。SOAP クライアントの処理は続行します。

対処

直前に出力されているエラーメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

## 4.12 KDCCT1001 から KDCCT1999 までの メッセージ

---

トレース機能によって出力される KDCCT1001 から KDCCT1999 までのメッセージについて説明します。

### KDCCT1001-I

---

invoke User RPC Service. Method = <メソッド名>

内容

RPC サービスを呼び出しました。呼び出したサービスメソッドは<メソッド名>です。

対処

必要ありません。

### KDCCT1002-I

---

return User RPC Service. Method = <メソッド名>

内容

RPC サービスを実行しました。実行したサービスメソッドは<メソッド名>です。

対処

必要ありません。

### KDCCT1003-I

---

invoke User Messaging Service.

内容

メッセージングサービスを呼び出しました。

対処

必要ありません。

### KDCCT1004-I

---

return User Messaging Service.

内容

メッセージングサービスを実行しました。

対処

必要ありません。

# 5

## KDCG (Web サービスセキュリティ機能で出力されるメッセージ)

この章では、Web サービスセキュリティ機能で出力されるメッセージについて説明します。

- 
- 5.1 KDCG で始まるメッセージの概要

---

  - 5.2 KDCGA で始まるメッセージ

---

  - 5.3 KDCGC で始まるメッセージ

---

  - 5.4 KDCGD で始まるメッセージ

---

  - 5.5 KDCGF で始まるメッセージ

---

  - 5.6 KDCGJ で始まるメッセージ

---

  - 5.7 KDCGK で始まるメッセージ

---

  - 5.8 KDCGO で始まるメッセージ

---

  - 5.9 KDCGP で始まるメッセージ

---

  - 5.10 KDCGS で始まるメッセージ

---

  - 5.11 KDCGW で始まるメッセージ
-

## 5.1 KDCG で始まるメッセージの概要

---

KDCG で始まるメッセージは Web サービスセキュリティ機能で出力されます。

ここでは KDCG で始まるメッセージの出力先および記述形式について説明します。

### 5.1.1 メッセージの出力先

メッセージの出力先を次に示します。

- SOAP 通信基盤のトレースファイル
- Web サービスセキュリティ機能のトレースファイル
- 標準出力, 標準エラー出力
- ユーザ作成のプログラムに返される, SOAP 通信基盤の例外クラスの要素 (詳細メッセージ等)
- JAX-WS エンジンの稼働ログ
- JAX-WS エンジンの保守ログ

注

SOAP 通信基盤の例外クラスについては, マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ SOAP アプリケーション開発の手引」の「13. SOAP 通信基盤が提供する API」を参照してください。SOAP 通信基盤のトレースファイルについては, マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ SOAP アプリケーション開発の手引」の「14.4 トレースファイル」を参照してください。

Web サービスセキュリティ機能のトレースファイル, JAX-WS エンジンの稼働ログ, および JAX-WS エンジンの保守ログについては, マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ Web サービスセキュリティ 使用の手引」の「6. 障害対策」を参照してください。

### 5.1.2 メッセージの記述形式

この章でのメッセージの記述形式を次に示します。

**XXXXXnnnn-Y**

---

メッセージテキスト

意味

英文のメッセージの意味

要因

メッセージが出力された要因

対処

## ユーザが実施する対処

次に、各項目について説明します。

XXXXXnnnn

メッセージ ID を表します。

メッセージ ID を構成する要素について、次に説明します。

XXXXX

メッセージを出力した機能を示す ID (プリフィックス) を表します。Web サービスセキュリティ機能で出力されるメッセージのプリフィックスを次に示します。

- KDCGA

Web サービスセキュリティ機能が提供する API で、エラーが発生した場合に出力されます。

- KDCGC

Web サービスセキュリティ機能定義ファイルおよび Web サービスセキュリティ方針定義ファイルを読み込む場合に、両定義ファイルに共通のエラーが発生したときに出力されます。

- KDCGD

Web サービスセキュリティ機能の保守情報として出力されます。

- KDCGF

SOAP メッセージを受信中にエラーが発生した場合に出力されます。

- KDCGJ

SOAP メッセージの認証でエラーが発生した場合に出力されます。

- KDCGK

共通鍵生成コマンドの処理が正常に終了した場合、または実行中にエラーが発生した場合に出力されます。

- KDCGO

定義ファイル構文チェックコマンドの処理が正常に終了した場合、または実行中にエラーが発生した場合に出力されます。

- KDCGP

Web サービスセキュリティ方針定義ファイルの読み込み中にエラーが発生した場合に出力されます。

- KDCGS

Web サービスセキュリティ機能定義ファイルの読み込み中にエラーが発生した場合に出力されます。

- KDCGW

SOAP メッセージを送信中にエラーが発生した場合に出力されます。

nnnn

メッセージを出力したプログラムで管理するメッセージ番号を表します。それぞれのメッセージには 4 けたの固有の番号が付いています。

## 5. KDCG (Web サービスセキュリティ機能で出力されるメッセージ)

### Y

メッセージの種別を表します。メッセージの種別は英字 1 文字で示します。

メッセージ種別には次の種類があります。

- E

エラーが発生した場合に出力されるメッセージであることを示します。このメッセージ種別を持つメッセージが出力された場合の対処方法については、5.2 以降のメッセージの対処を参照してください。

- I

処理が終了したことを通知するメッセージであることを示します。このメッセージ種別を持つメッセージが出力された場合、処理は正常に終了しているので、対処は必要ありません。

- W

警告を通知するメッセージであることを示します。このメッセージ種別を持つメッセージが出力された場合の対処方法については、5.2 以降のメッセージの対処を参照してください。

### メッセージテキスト

Web サービスセキュリティ機能で出力されるメッセージのメッセージテキストを示します。なお、Web サービスセキュリティ機能のメッセージは、英文で出力されません。

### 意味

英文のメッセージの意味を説明します。

### 要因

メッセージが出力された要因を示します。

### 対処

ユーザが実施する対処方法を示します。

## 5.2 KDCGA で始まるメッセージ

---

Web サービスセキュリティ機能で出力される KDCGA0001 から KDCGA9999 までのメッセージについて説明します。

### KDCGA0001-E

---

A user name is required.

意味

ユーザ名が必要です。

要因

WSSUsernameToken クラスのユーザ名が指定されていません。

対処

SOAP アプリケーションまたは Web サービスの設計を見直して、WSSUsernameToken クラスの setUsername メソッドでユーザ名を指定するようにしてください。

### KDCGA9000-E

---

An unexpected error occurred during processing. (details = <詳細>)

意味

処理中に予期しないエラーが発生しました。<詳細>には、エラー内容の詳細が出力されます。

要因

Web サービスセキュリティ機能が提供する API を実行中に原因不明のエラーが発生しました。

対処

システム管理者に連絡してください。

## 5.3 KDCGC で始まるメッセージ

---

Web サービスセキュリティ機能で出力される KDCGC0001 から KDCGC9999 までのメッセージについて説明します。

### KDCGC0001-E

---

A file was not found. (file = <ファイル名> )

**意味**

<ファイル名>のファイルが見つかりません。

**要因**

指定されたファイルが見つからないか、指定されたファイルに対するアクセス権限がありません。

**対処**

指定したファイルが存在するかどうか確認してください。指定したファイルが存在するにもかかわらず、このメッセージが出力される場合は、指定したファイルに対してアクセス権限があるかどうか確認してください。ファイルに対するアクセス権限がない場合は、アクセス権限を設定してください。

### KDCGC0002-E

---

A configuration file contains an error. (file = <ファイル名> , line = <行番号> , details = <詳細> )

**意味**

定義ファイルの内容が不正です。

<ファイル名> , <行番号> , および <詳細> には、それぞれ次の内容が出力されません。

<ファイル名>

Web サービスセキュリティ機能定義ファイルまたは Web サービスセキュリティ方針定義ファイルのフルパスが出力されます。

<行番号>

Web サービスセキュリティ機能定義ファイルまたは Web サービスセキュリティ方針定義ファイルの中で、定義ファイル構文チェックコマンドによってエラーと判定された行の行番号が出力されます。

<詳細>

エラーの詳細が出力されます。<詳細> に出力される内容については、マニュアル「Cosminexus XML Processor ユーザーズガイド」を参照してください。

**要因**

Web サービスセキュリティ機能定義ファイルまたは Web サービスセキュリティ方針定義ファイルに対して、定義ファイル構文チェックコマンドを実行した結果、エラーが発生しました。

#### 対処

< 詳細 > に出力された内容に従って、Web サービスセキュリティ機能定義ファイルまたは Web サービスセキュリティ方針定義ファイルを修正してから、定義ファイル構文チェックコマンドを実行してください。

#### 注意事項

SOAP アプリケーションまたは Web サービスの実行時に、このメッセージが出力された場合は、< ファイル名 >、< 行番号 >、および < 詳細 > は出力されません。ただし、トレースファイルには < ファイル名 >、< 行番号 >、および < 詳細 > が出力されます。トレースファイルについては、マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ Web サービスセキュリティ 使用の手引」の「6.1 トレースを収集する」を参照してください。

## KDCGC0003-W

---

The specified attribute contains an invalid value. The default value was assumed. tag name = < 要素名 >, attribute name = < 属性名 >, specified value = < 指定値 >, value to be used = < 仮定する値 >

#### 意味

属性値の内容が正しくないため、デフォルト値を仮定して処理を続行します。< 要素名 >、< 属性名 >、< 指定値 >、< 仮定する値 > にはそれぞれ次の内容が出力されます。

- < 要素名 >  
正しくない値を指定した属性を持つ要素の名称が出力されます。
- < 属性名 >  
正しくない値を指定した属性名が出力されます。
- < 指定値 >  
< 属性名 > に指定した属性値が出力されます。
- < 仮定する値 >  
< 属性名 > で指定した属性のデフォルト値が出力されます。

#### 要因

Web サービスセキュリティ機能定義ファイルまたは Web サービスセキュリティ方針定義ファイルで指定した属性値が正しくないため、デフォルト値を仮定して処理を続行します。

#### 対処

< 属性値 > に出力される値を正しい値にしてください。

## KDCGC0004-W

---

The property contains an invalid value. The default value was assumed. key = < キー名称 >, specified value = < 指定値 >, value to be used = < 仮定する値 >

### 意味

指定値の内容が正しくないため、デフォルト値を仮定して処理を続行します。

< キー名称 >, < 指定値 >, < 仮定する値 > にはそれぞれ次の内容が出力されます。

- < キー名称 >

正しくない値を指定したキー名称が出力されます。

- < 指定値 >

< キー名称 > に指定した値が出力されます。

- < 仮定する値 >

< キー名称 > で指定したキーのデフォルト値が出力されます。

### 要因

環境設定ファイルで指定した指定値が正しくないため、デフォルト値を仮定して処理を続行します。

### 対処

< キー名称 > に出力されるキーの指定値を正しい値にしてください。

### 注意事項

このメッセージはトレースファイルだけに出力されます。

## 5.4 KDCGD で始まるメッセージ

---

Web サービスセキュリティ機能で出力される KDCGD で始まるメッセージについて説明します。

### KDCGD9999-I

---

< 情報 >

意味

実行時の環境やメソッドトレースなどが出力されます。

対処

< 情報 > に出力された内容を参照して、障害の要因を調査してください。

## 5.5 KDCGF で始まるメッセージ

---

Web サービスセキュリティ機能で出力される KDCGF0001 から KDCGF9999 までのメッセージについて説明します。

KDCGF で始まるメッセージは、SOAPFault 形式で出力されます。SOAPFault 形式のメッセージには、次に示す四つの項目があります。

### FaultCode

FaultCode が出力されます。FaultCode は、名前空間 URI とローカル部で構成されます。KDCGF で始まるメッセージの FaultCode の名前空間 URI には、「`{http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd}`」が出力されます。ローカル部には、エラーの要因を示す文字列が出力されます。FaultCode の値は、次の方法で取得できます。

- サーバ側の場合  
SOAP 1.1 の場合は、SOAP Fault メッセージの `faultcode` 要素から FaultCode を取得できます。  
SOAP 1.2 の場合は、SOAP Fault メッセージの `soapenv12:Subcode` 要素 (`soapenv12:Code` 要素の子要素) に含まれる `soapenv12:Value` 要素から FaultCode を取得できます。なお、`soapenv12:Code` 要素の `soapenv12:Vaule` 要素の値は、`soapenv12:Sender` です。
- クライアント側の場合  
SOAP 通信基盤が提供する `C4Fault` クラス、または JAX-WS 機能が提供する `javax.xml.ws.soap.SOAPFaultException` クラスを使用して FaultCode を取得できます。

SOAP 通信基盤が提供する API の仕様については、マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ SOAP アプリケーション開発の手引」の「13. SOAP 通信基盤が提供する API」を参照してください。

JAX-WS 機能でフォルトをバインディングする方法については、マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ Web サービス開発の手引」の「10.2 JAX-WS エンジンの動作」を参照してください。

### FaultString

メッセージ ID およびメッセージの本文が出力されます。メッセージ ID の見方については、「5.1.2 メッセージの記述形式」を参照してください。

FaultString は次の方法で取得できます。

- サーバ側の場合  
SOAP 1.1 の場合は、SOAP Fault メッセージの `faultstring` 要素から FaultString を取得できます。  
SOAP 1.2 の場合は、SOAP Fault メッセージの `soapenv12:Reason` 要素の `soapenv12:Text` 要素から FaultString を取得できます。

- クライアント側の場合  
SOAP 通信基盤が提供する C4Fault クラス、または JAX-WS 機能が提供する javax.xml.ws.soap.SOAPFaultException クラスを使用して FaultString を取得できます。

#### FaultActor

Fault の生成者が出力されます。

FaultActor は次の方法で取得できます。

- サーバ側の場合  
SOAP 1.1 の場合は、SOAP Fault メッセージの faultactor 要素から FaultActor を取得できます。  
SOAP 1.2 の場合は、SOAP Fault メッセージの soapenv12:Role 要素から FaultActor を取得できます。
- クライアント側の場合  
SOAP 通信基盤が提供する C4Fault クラス、または JAX-WS 機能が提供する javax.xml.ws.soap.SOAPFaultException クラスを使用して FaultActor を取得できます。

#### FaultDetails

Fault の詳細が出力されます。

FaultDetails は次の方法で取得できます。

- サーバ側の場合  
SOAP 1.1 の場合は、SOAP Fault メッセージの detail 要素から FaultDetails を取得できます。  
SOAP 1.2 の場合は、SOAP Fault メッセージの soapenv12:Detail 要素から FaultDetails を取得できます。
- クライアント側の場合  
SOAP 通信基盤が提供する C4Fault クラス、または JAX-WS 機能が提供する javax.xml.ws.soap.SOAPFaultException クラスを使用して FaultDetails を取得できます。

## KDCGF0001-E

---

FaultCode : {http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd}UnsupportedSecurityToken

FaultString : KDCGF0001-E An unsupported security token was specified. (location = <発生場所> )

FaultActor : なし

FaultDetails : なし

意味

## 5. KDCG (Web サービスセキュリティ機能で出力されるメッセージ)

<発生場所> でサポートされていないセキュリティトークン要素が使用されています。<発生場所> には次の内容が出力されます。

- Server : サーバ側で受信したメッセージでエラーが発生した場合
- Client : クライアント側で受信したメッセージでエラーが発生した場合

### 要因

次のうちのどれかがエラーの要因と考えられます。

- BinarySecurityToken 要素の EncodingType 属性が指定されているにもかかわらず、属性値が「http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary」ではない。
- BinarySecurityToken 要素の ValueType 属性が指定されているにもかかわらず、属性値が「http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-1.0#X509v3」ではない。
- KeyIdentifier 要素に EncodingType 属性が指定されているにもかかわらず、属性値が「http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary」ではない。
- KeyIdentifier 要素に ValueType 属性が指定されているにもかかわらず、属性値が「http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-1.0#X509SubjectKeyIdentifier」ではない。
- WS-Security の Reference 要素に ValueType 属性が指定されているにもかかわらず、属性値が「http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-1.0#X509v3」ではない。
- WS-Security の SecurityTokenReference 要素の子要素に、Reference 要素または KeyIdentifier 要素以外の要素が指定されている。
- WS-Security の Security 要素の子要素に、XML 暗号の Reference 要素が指定されている。

### 対処

「要因」に示した内容に該当する SOAP メッセージを送信していないかどうか、メッセージの送信者に確認してください。

## KDCGF0002-E

---

FaultCode : {http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd}UnsupportedAlgorithm

FaultString : KDCGF0002-E An unsupported signature or encryption algorithm was specified.  
(location = <発生場所> )

FaultActor : なし

FaultDetails : なし

### 意味

<発生場所> でサポートされていない署名アルゴリズム, または暗号アルゴリズムが使用されています。<発生場所> には次の内容が出力されます。

- Server : サーバ側で受信したメッセージでエラーが発生した場合
- Client : クライアント側で受信したメッセージでエラーが発生した場合

#### 要因

次のうちのどれかがエラーの要因と考えられます。

- Canonicalization 要素の Algorithm 属性にサポートされていないアルゴリズムが指定されている。
- SignatureMethod 要素の Algorithm 属性にサポートされていないアルゴリズムが指定されている。
- Transform 要素の Algorithm 属性にサポートされていないアルゴリズムが指定されている。
- Canonicalization 要素の Algorithm 属性に Web サービスセキュリティ方針定義ファイルで設定されていないアルゴリズムが指定されている。
- SignatureMethod 要素の Algorithm 属性に Web サービスセキュリティ方針定義ファイルに設定されていないアルゴリズムが指定されている。
- Transform 要素の Algorithm 属性に Web サービスセキュリティ方針定義ファイルで設定されていないアルゴリズムが指定されている。
- XML 暗号の EncryptionMethod 要素の Algorithm 属性にサポートされていないアルゴリズムが指定されている。
- XML 暗号の EncryptionMethod 要素の Algorithm 属性に Web サービスセキュリティ方針定義ファイルで設定されていないアルゴリズムが指定されている。

#### 対処

「要因」に示した内容に該当する SOAP メッセージを送信していないかどうか、メッセージの送信者に確認してください。または、Web サービスセキュリティ方針定義ファイルの設定を見直してください。

Web サービスセキュリティ機能がサポートしているアルゴリズムおよび Web サービスセキュリティ方針定義ファイルの設定については、マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ Web サービスセキュリティ 使用の手引」の「3.1.2 Web サービスセキュリティ方針定義ファイル」を参照してください。

## KDCGF0003-E

---

FaultCode : {http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd}InvalidSecurity

FaultString : KDCGF0003-E An error occurred during security header processing. (location = <発生場所> )

FaultActor : なし

FaultDetails : なし

## 5. KDCG (Web サービスセキュリティ機能で出力されるメッセージ)

### 意味

<発生場所>のセキュリティヘッダ内でエラーが発生しました。<発生場所>には次の内容が出力されます。

- Server：サーバ側で受信したメッセージでエラーが発生した場合
- Client：クライアント側で受信したメッセージでエラーが発生した場合

### 要因

次のうちのどれかがエラーの要因と考えられます。

- Web サービスセキュリティ方針定義ファイルの Timestamp 要素で Created 要素を要求する指定がされているにもかかわらず、受信した SOAP メッセージに Created 要素がない。
- Web サービスセキュリティ方針定義ファイルの Timestamp 要素で Expires 要素を要求する指定がされているにもかかわらず、受信した SOAP メッセージに Expires 要素がない。
- 受信した SOAP メッセージの Created 要素および Expires 要素の ValueType 属性が xsd:dateTime と異なる。
- 値が必要な要素 (Created 要素, Expires 要素, BinarySecurityToken 要素, KeyIdentifier 要素) に値がない。
- Web サービスセキュリティ方針定義ファイルで BinarySecurityToken 要素を要求する指定がされているにもかかわらず、受信した SOAP メッセージに BinarySecurityToken 要素がない。
- Reference 要素に URI 属性が付与されていない。
- Reference 要素の URI 属性に値が設定されていない。
- Web サービスセキュリティ方針定義ファイルで SOAP ボディに署名を要求する指定がされているにもかかわらず、受信した SOAP メッセージの SOAP ボディに署名がない。
- 暗号化された SOAP メッセージに KeyInfo 要素がない。
- 暗号化された SOAP メッセージの KeyName 要素で示された鍵が Web サービスセキュリティ機能定義ファイルに記述されていない。
- Web サービスセキュリティ方針定義ファイルで SOAP ボディの要素の暗号化を要求する指定がされているにもかかわらず、受信した SOAP メッセージの SOAP ボディの要素が暗号化されていない。
- 受信した SOAP メッセージに同じ属性値を持つ Id 属性がある。
- Web サービスセキュリティ方針定義ファイルの ReceiverPortConfig 要素の Name 属性と My\_role 属性に対応した Web サービスセキュリティ機能定義ファイルの設定がありません。

### 対処

「要因」に示した内容に該当する SOAP メッセージを送信していないかどうか、メッセージの送信者に確認してください。または、Web サービスセキュリティ方針定義ファイルの設定を見直してください。

Web サービスセキュリティ機能がサポートしているアルゴリズムおよび Web サービ

スセキュリティ方針定義ファイルの設定については、マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ Web サービスセキュリティ 使用の手引」の「3.1.2 Web サービスセキュリティ方針定義ファイル」を参照してください。

## KDCGF0004-E

---

FaultCode : {http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd}InvalidSecurityToken

FaultString : KDCGF0004-E An invalid security token was specified (location = < 発生場所 > )

FaultActor : なし

FaultDetails : なし

### 意味

< 発生場所 > で不正なセキュリティトークンが使用されています。< 発生場所 > には次の内容が出力されます。

- Server : サーバ側で受信したメッセージでエラーが発生した場合
- Client : クライアント側で受信したメッセージでエラーが発生した場合

### 要因

次のうちのどちらかがエラーの要因と考えられます。

- BinarySecurityToken 要素の ValueType 属性が付与されていない。
- 受信した SOAP メッセージの BinarySecurityToken 要素を、Web サービスセキュリティ方針定義ファイルに記述された証明書ファイルで検証した場合に、常に検証が失敗する。

### 対処

「要因」に示した内容に該当する SOAP メッセージを送信していないかどうか、メッセージの送信者に確認してください。または、Web サービスセキュリティ方針定義ファイルの設定を見直してください。

Web サービスセキュリティ機能がサポートしているアルゴリズムおよび Web サービスセキュリティ方針定義ファイルの設定については、マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ Web サービスセキュリティ 使用の手引」の「3.1.2 Web サービスセキュリティ方針定義ファイル」を参照してください。

## KDCGF0005-E

---

FaultCode : {http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd}FailedAuthentication

FaultString : KDCGF0005-E A security token could not be authenticated or authorized. (location = < 発生場所 > )

FaultActor : なし

## 5. KDCG (Web サービスセキュリティ機能で出力されるメッセージ)

FaultDetails : なし

### 意味

< 発生場所 > のセキュリティトークンは、認証または認可できません。 < 発生場所 > には次の内容が出力されます。

- Server : サーバ側で受信したメッセージでエラーが発生した場合
- Client : クライアント側で受信したメッセージでエラーが発生した場合

### 要因

KDCGJ0001-E の要因を参照してください。

### 対処

KDCGJ0001-E の対処を参照してください。

## KDCGF0006-E

---

FaultCode : {http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd}FailedCheck

FaultString : KDCGF0006-E A signature or decryption was invalid. (location = < 発生場所 > )

FaultActor : なし

FaultDetails : なし

### 意味

< 発生場所 > の署名または復号化が不正です。 < 発生場所 > には次の内容が出力されます。

- Server : サーバ側で受信したメッセージでエラーが発生した場合
- Client : クライアント側で受信したメッセージでエラーが発生した場合

### 要因

次のうちのどちらかがエラーの要因と考えられます。

- 受信した SOAP メッセージに不正な署名が付与されている。
- 受信した SOAP メッセージが不正に暗号化されている。

### 対処

「要因」に示した内容に該当する SOAP メッセージを送信していないかどうか、メッセージの送信者に確認してください。

## KDCGF0007-E

---

FaultCode : {http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd}SecurityTokenUnavailable

FaultString : KDCGF0007-E A referenced security token cannot be found. (location = < 発生場所 > )

FaultActor : なし

FaultDetails : なし

#### 意味

< 発生場所 > で受信した SOAP メッセージの中で、参照先で示されるセキュリティトークン要素が見つかりませんでした。< 発生場所 > には次の内容が出力されます。

- Server : サーバ側で受信したメッセージでエラーが発生した場合
- Client : クライアント側で受信したメッセージでエラーが発生した場合

#### 要因

- WS-Security の Reference 要素で指定されている BinarySecurityToken 要素が見つかりません。
- WS-Security の KeyIdentifier 要素で指定されているサブジェクトキー識別子を持つ X.509 証明書が Web サービスセキュリティ機能定義ファイルの VerificationKeyStore 要素で指定しているキーストアファイルの中から見つかりません。

#### 対処

「要因」に示した内容に該当する SOAP メッセージを送信していないかどうか、メッセージの送信者に確認してください。

## KDCGF0008-E

---

FaultCode : {http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd}MessageExpired

FaultString : KDCGF0008-E An old message or message with an expired date was received.  
(location = < 発生場所 > )

FaultActor : なし

FaultDetails : なし

#### 意味

< 発生場所 > で受信した SOAP メッセージが古いか、メッセージの有効期限が切れています。< 発生場所 > には次の内容が出力されます。

- Server : サーバ側で受信したメッセージでエラーが発生した場合
- Client : クライアント側で受信したメッセージでエラーが発生した場合

#### 要因

次のうちのどちらかがエラーの要因と考えられます。

- 受信した SOAP メッセージの Created 要素の値が古い。
- 受信した SOAP メッセージの Expires 要素で指定されている有効期限が過ぎている。

## 5. KDCG (Web サービスセキュリティ機能で出力されるメッセージ)

### 対処

「要因」に示した内容に該当する SOAP メッセージを送信していないかどうか、メッセージの送信者に確認してください。または、Web サービスセキュリティ方針定義ファイルの設定を見直してください。

Web サービスセキュリティ方針定義ファイルの設定については、マニュアル

「Cosminexus アプリケーションサーバ Web サービスセキュリティ 使用の手引」の「3.1.2 Web サービスセキュリティ方針定義ファイル」を参照してください。

## KDCGF0009-E

---

FaultCode : {http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/}MustUnderstand

FaultString : KDCGF0009-E Can not understand "MustUnderstand" header.(Header name = < ヘッダ名 >, reason= < 理由 >)

FaultActor : なし

FaultDetail : なし

### 意味

mustUnderstand 属性が付加されたヘッダ要素を解釈できません。

<ヘッダ名> および <理由> には、それぞれ次の内容が出力されます。

- <ヘッダ名>  
mustUnderstand 属性が付加されたヘッダの名称が出力されます。
- <理由>  
解釈できない理由が出力されます。

### 要因

次の要因が考えられます。

- アプリケーションが Cosminexus Web Services - Security - バージョン 0760 を実装している場合  
次の Security 要素を受信しました。
  - mustUnderstand 属性が「true」である。
  - 名前空間の値が Web Services Security: SOAP Message Security Working Draft 17 である。
- アプリケーションが Cosminexus Web Services - Security - 旧バージョンを実装している場合  
次の Security 要素を受信しました。
  - mustUnderstand 属性が「true」である。
  - 名前空間の値が Web Services Security: SOAP Message Security1.1 である。

### 対処

- アプリケーションが Cosminexus Web Services - Security - バージョン 0760 を実装している場合  
受信する Security 要素の名前空間が Web Services Security: SOAP Message

Security1.1 の名前空間になるように、メッセージ送信者に変更を依頼してください。

- アプリケーションが Cosminexus Web Services - Security - 旧バージョンを実装している場合  
受信する Security 要素の名前空間が Web Services Security: SOAP Message Security Working Draft17 の名前空間になるように、メッセージ送信者に変更を依頼してください。

## KDCGF0010-E

---

FaultCode:{<http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd>} InvalidSecurity

FaultString : KDCGF0010-E The namespace < 名前空間 > of the Security header is illegal.

FaultActor : なし

FaultDetail : なし

### 意味

セキュリティヘッダの名前空間が不正です。 < 名前空間 > には、次の内容が出力されます。

- < 名前空間 >  
不正な名前空間の名称が出力されます。

### 要因

次の要因が考えられます。

- アプリケーションが Cosminexus Web Services - Security - バージョン 0760 を実装している場合  
次の Security 要素を受信しました。
  - mustUnderstand 属性が「false」である。
  - 名前空間の値が Web Services Security: SOAP Message Security Working Draft 17 である。
- アプリケーションが Cosminexus Web Services - Security - 旧バージョンを実装している場合  
次の Security 要素を受信しました。
  - mustUnderstand 属性が「false」である。
  - 名前空間の値が Web Services Security: SOAP Message Security1.1 である。

### 対処

- アプリケーションが Cosminexus Web Services - Security - バージョン 0760 を実装している場合  
受信する Security 要素の名前空間が Web Services Security: SOAP Message Security1.1 の名前空間になるように、メッセージ送信者に変更を依頼してください。

## 5. KDCG (Web サービスセキュリティ機能で出力されるメッセージ)

- アプリケーションが Cosminexus Web Services - Security - 旧バージョンを実装している場合  
受信する Security 要素の名前空間が Web Services Security: SOAP Message Security Working Draft17 の名前空間になるように、メッセージ送信者に変更を依頼してください。

## 5.6 KDCGJ で始まるメッセージ

---

Web サービスセキュリティ機能で出力される KDCGJ0001 から KDCGJ9999 までのメッセージについて説明します。

### KDCGJ0001-E

---

An error occurred during JAAS authentication. (details = <詳細> )

#### 意味

JAAS 認証でエラーが発生しました。

#### 要因

次のうちのどれかがエラーの要因と考えられます。

- Web サービスセキュリティ機能定義ファイルの Username 要素および Password 要素の指定内容が間違っている。
- Web サービスセキュリティ機能定義ファイルの Password 要素の Type 属性の指定値が間違っている。
- LoginModule.login() メソッドの中の実装が間違っている。
- LoginModule.login() メソッドで LoginException をスローしている。
- LoginModule.login() メソッドの戻り値を「false」にしている。
- JAAS ログインモジュールに必要なログイン構成ファイルがない。
- Cosminexus Component Container のユーザ定義ファイル (usrconf.properties) で指定した場所に JAAS ログインモジュールに必要なログイン構成ファイルがない。
- Cosminexus Component Container のユーザ定義ファイル (usrconf.properties) に JAAS ログインモジュールに必要なログイン構成ファイルが指定されていない。
- ログイン構成ファイルの構文が間違っている。
- ログイン構成ファイルのインデックス値と Web サービスセキュリティ機能定義ファイルで指定したインデックス値が異なる。
- WSSUsernameToken クラスのコンストラクタや setUsername メソッドなどで指定したユーザ名が間違っている。
- WSSUsernameToken クラスの setPassword メソッドで指定したパスワード値が間違っている。
- WSSUsernameToken クラスの setPasswordType メソッドで指定したパスワード形式が間違っている。

#### 注

LoginModule.login() メソッドで LoginException をスローしている場合、LoginException 生成時に詳細メッセージを指定しているときは、<詳細> に詳細なエラー要因が出力されます。

#### 対処

## 5. KDCG (Web サービスセキュリティ機能で出力されるメッセージ)

- Web サービスセキュリティ機能定義ファイルを見直して、「要因」に示した間違いがないかどうかを確認してください。
- JAAS ログインモジュールの処理が正しいかどうか、JAAS ログインモジュールの設計を見直してください。
- JAAS ログインモジュールに必要なログイン構成ファイルの設定や格納場所などを見直してください。
- WSSUsernameToken クラスのメソッドの使用方法が正しいかどうか、SOAP アプリケーションまたは Web サービスの設計を見直してください。

次の項目については、マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ Web サービスセキュリティ 使用の手引」を参照してください。

- Web サービスセキュリティ機能定義ファイルの要素や属性
- WSSUsernameToken クラスのメソッドの使用方法
- JAAS ログインモジュール
- ログイン構成ファイル

なお、SOAP アプリケーションまたは Web サービスの設計の詳細については、マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ SOAP アプリケーション開発の手引」を参照してください。

## 5.7 KDCGK で始まるメッセージ

---

Web サービスセキュリティ機能で出力される KDCGK0001 から KDCGK9999 までのメッセージについて説明します。

### KDCGK0001-I

---

Generation of a secret key has finished. (file = <ファイル名> )

**意味**

共通鍵の生成が完了しました。  
<ファイル名> には、生成した共通鍵のファイル名が出力されます。

### KDCGK0010-E

---

An argument is not specified. (argument = <引数> )

**意味**

引数が指定されていません。  
<引数> には、指定する必要がある引数の名称が出力されます。

**要因**

共通鍵生成コマンドで指定する必要がある引数が指定されていません。

**対処**

引数を指定してから、再度、共通鍵生成コマンドを実行してください。  
共通鍵生成コマンドで指定する引数については、マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ Web サービスセキュリティ 使用の手引」の「4.1 共通鍵生成コマンド (CWSSCreateSecretKey)」を参照してください。

### KDCGK0011-E

---

An invalid argument is specified. (argument = <引数> )

**意味**

不正な引数が指定されています。  
<引数> には、不正と判定された引数の名称が出力されます。

**要因**

共通鍵生成コマンドで使用できない、不正な引数が指定されています。

**対処**

不正と判定された引数を削除してから、再度、共通鍵生成コマンドを実行してください。  
共通鍵生成コマンドで指定できる引数については、マニュアル「Cosminexus アプ

## 5. KDCG (Web サービスセキュリティ機能で出力されるメッセージ)

リケーションサーバ Web サービスセキュリティ 使用の手引」の「4.1 共通鍵生成コマンド (CWSSCreateSecretKey)」を参照してください。

### KDCGK0012-E

---

An invalid argument value is specified. (argument = <引数> , value = <引数値> )

#### 意味

引数に不正な値が指定されています。

<引数> と <引数値> には、それぞれ次の内容が出力されます。

<引数>

引数の名称が出力されます。

<引数値>

引数に指定されている値が出力されます。

#### 要因

共通鍵生成コマンドの引数に不正な値が指定されています。

#### 対処

共通鍵生成コマンドの引数、および引数に指定されている値が正しいかどうかを確認してから、再度、共通鍵生成コマンドを実行してください。

共通鍵生成コマンドの引数に指定できる値については、マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ Web サービスセキュリティ 使用の手引」の「4.1 共通鍵生成コマンド (CWSSCreateSecretKey)」を参照してください。

### KDCGK0013-E

---

A specified file already exists. (file = <ファイル名> )

#### 意味

指定した共通鍵のファイルはすでに存在します。

#### 要因

共通鍵生成コマンドの -o オプションで指定したファイル名のファイルがすでに存在しています。

#### 対処

すでに存在しているファイルとは異なるファイル名を指定して、再度、共通鍵生成コマンドを実行してください。

共通鍵生成コマンドで使用できるオプションについては、マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ Web サービスセキュリティ 使用の手引」の「4.1 共通鍵生成コマンド (CWSSCreateSecretKey)」を参照してください。

## KDCGK0100-E

---

An error occurred during output of the key to a file. (details = < 詳細 > )

**意味**

ファイルを出力するときにエラーが発生しました。  
< 詳細 > には、エラー内容の詳細が出力されます。

**要因**

共通鍵生成コマンドで生成した共通鍵をファイルに出力するときにエラーが発生しました。

**対処**

< 詳細 > に表示されるエラーの要因を解決してから、再度、共通鍵生成コマンドを実行してください。< 詳細 > に表示されたエラーの要因がわからない場合は、システム管理者に連絡してください。

## KDCGK0101-E

---

An error occurred during key creation. (details = < 詳細 > )

**意味**

鍵を生成するときにエラーが発生しました。  
< 詳細 > には、エラー内容の詳細が出力されます。

**要因**

共通鍵生成コマンドで共通鍵を生成するときにエラーが発生しました。

**対処**

< 詳細 > に表示されるエラーの要因を解決してから、再度、共通鍵生成コマンドを実行してください。< 詳細 > に表示されたエラーの要因がわからない場合は、システム管理者に連絡してください。

## KDCGK9000-E

---

An unexpected error occurred during processing. (details = < 詳細 > )

**意味**

処理中に予期しないエラーが発生しました。  
< 詳細 > には、エラー内容の詳細が出力されます。

**要因**

共通鍵生成コマンドを実行中に原因不明のエラーが発生しました。

**対処**

システム管理者に連絡してください。

## 5.8 KDCGO で始まるメッセージ

---

Web サービスセキュリティ機能で出力される KDCGO0001 から KDCGO9999 までのメッセージについて説明します。

### KDCGO0001-I

---

Validation has finished.

**意味**

定義ファイルの構文チェックが正常に終了しました。

### KDCGO0002-E

---

Validation has failed.

**意味**

定義ファイルの構文に誤りがあります。

**要因**

Web サービスセキュリティ機能定義ファイルまたは Web サービスセキュリティ方針定義ファイルの内容に誤りがあります。

**対処**

このメッセージの直前に出力されるメッセージの内容に従って、Web サービスセキュリティ機能定義ファイルまたは Web サービスセキュリティ方針定義ファイルを修正してから、再度、定義ファイル構文チェックコマンドを実行してください。

### KDCGO0010-E

---

An argument is not specified. (argument = <引数> )

**意味**

引数が指定されていません。

<引数> には、指定する必要がある引数の名称が出力されます。

**要因**

定義ファイル構文チェックコマンドで指定する必要がある引数が指定されていません。

**対処**

引数を指定してから、再度、定義ファイル構文チェックコマンドを実行してください。

定義ファイル構文チェックコマンドで指定する引数については、マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ Web サービスセキュリティ 使用の手引」の「4.2 定義ファイル構文チェックコマンド (CWSSConfCheck)」を参照してください。

い。

## KDCGO0011-E

---

An invalid argument was specified. (argument = <引数> )

### 意味

不正な引数が指定されています。  
<引数> には、不正と判定された引数の名称が出力されます。

### 要因

定義ファイル構文チェックコマンドで使用できない、不正な引数が指定されています。

### 対処

不正と判定された引数を削除してから、再度、定義ファイル構文チェックコマンドを実行してください。  
定義ファイル構文チェックコマンドで指定できる引数については、マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ Web サービスセキュリティ 使用の手引」の「4.2 定義ファイル構文チェックコマンド (CWSSConfCheck)」を参照してください。

## KDCGO0012-E

---

An invalid argument value was specified. (argument = <引数> , value = <引数値> )

### 意味

引数に不正な値が指定されています。  
<引数> と <引数値> には、それぞれ次の内容が出力されます。

<引数>

引数の名称が出力されます。

<引数値>

引数に指定されている値が出力されます。

### 要因

定義ファイル構文チェックコマンドの引数に不正な値が指定されています。

### 対処

定義ファイル構文チェックコマンドの引数、および引数に指定されている値が正しいかどうかを確認してから、再度、定義ファイル構文チェックコマンドを実行してください。  
定義ファイル構文チェックコマンドの引数に指定できる値については、マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ Web サービスセキュリティ 使用の手引」の「4.2 定義ファイル構文チェックコマンド (CWSSConfCheck)」を参照してください。

## KDCGO9000-E

---

An unexpected error occurred during processing. (details = <詳細> )

**意味**

処理中に予期しないエラーが発生しました。  
<詳細>には、エラー内容の詳細が出力されます。

**要因**

定義ファイル構文チェックコマンドを実行中に原因不明のエラーが発生しました。

**対処**

システム管理者に連絡してください。

## 5.9 KDCGP で始まるメッセージ

---

Web サービスセキュリティ機能で出力される KDCGP0001 から KDCGP9999 までのメッセージについて説明します。

### KDCGP0001-E

---

A definition is duplicated. (Name = < Name 属性値 > , My\_role = < My\_role 属性値 > )

#### 意味

Name 属性および My\_role 属性の値が重複して定義されています。

#### 要因

Web サービスセキュリティ方針定義ファイル内で、Name 属性および My\_role 属性に同じ値を指定した ReceiverPortConfig 要素が複数定義されています。

#### 対処

複数ある ReceiverPortConfig 要素の Name 属性値および My\_role 属性値が重複しないように、Web サービスセキュリティ方針定義ファイルを修正してください。

### KDCGP0002-E

---

An error occurred during reading of an X509 certificate. (details = < 詳細 > )

#### 意味

X.509 証明書を読み込むときにエラーが発生しました。  
< 詳細 > には、エラー内容の詳細が出力されます。

#### 要因

Web サービスセキュリティ方針定義ファイルの AuthorityCertificateFile 要素の Name 属性値に指定した X.509 証明書ファイルの読み込むときに、エラーが発生しました。次のうちのどれかがエラーの要因と考えられます。

- AuthorityCertificateFile 要素の Name 属性で指定した X.509 証明書ファイルが見つからない。
- AuthorityCertificateFile 要素の Name 属性で指定した X.509 証明書ファイルに対するアクセス権限がない。
- AuthorityCertificateFile 要素の Name 属性で指定した X.509 証明書ファイルの形式が間違っている。

#### 対処

「要因」に示した問題点がないかどうか、Web サービスセキュリティ方針定義ファイルの設定を見直してください。

Web サービスセキュリティ方針定義ファイルの設定については、マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ Web サービスセキュリティ 使用の手引」の

## 5. KDCG (Web サービスセキュリティ機能で出力されるメッセージ)

「3.1.2 Web サービスセキュリティ方針定義ファイル」を参照してください。

### KDCGP1001-E

---

The root tag name is invalid. (tag name = <要素名> )

#### 意味

不正なルート要素名が指定されています。  
<要素名>には、ルート要素の名称が出力されます。

#### 要因

Web サービスセキュリティ方針定義ファイルに不正なルート要素名が指定されています。

#### 対処

Web サービスセキュリティ方針定義ファイルのルート要素の名称を「PolicyConfig」に修正してください。

### KDCGP1002-E

---

A tag name is invalid. (parent tag name = <親要素名> , tag name = <要素名> )

#### 意味

不正な名称の要素が指定されています。  
<親要素名>と<要素名>には、それぞれ次の内容が出力されます。

<親要素名>

不正な名称が指定されている要素の親要素の名称が出力されます。

<要素名>

不正な名称が指定されている要素の名称が出力されます。

#### 要因

Web サービスセキュリティ方針定義ファイルの要素のうち、名称が不正な要素があります。

#### 対処

Web サービスセキュリティ方針定義ファイルを修正してください。  
Web サービスセキュリティ方針定義ファイルで指定できる要素の名称については、マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ Web サービスセキュリティ 使用の手引」の「3.1.2 Web サービスセキュリティ方針定義ファイル」を参照してください。

### KDCGP1003-E

---

An attribute value is invalid. (tag name = <要素名> , attribute name = <属性名> , attribute value = <属性値> )

#### 意味

不正な属性が指定されています。

<要素名> , <属性名> , および <属性値> には , それぞれ次の内容が出力され  
ます。

<要素名>

不正な属性が指定されている要素の名称が出力されます。

<属性名>

不正な値が指定されている属性の名称が出力されます。

<属性値>

<属性名> で示された属性に指定されている値が出力されます。

#### 要因

Web サービスセキュリティ方針定義ファイルの要素のうち , 属性値の値が不正な要  
素があります。

#### 対処

Web サービスセキュリティ方針定義ファイルを修正してください。

Web サービスセキュリティ方針定義ファイルの属性に指定できる値については , マ  
ニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ Web サービスセキュリティ 使用の  
手引」の「3.1.2 Web サービスセキュリティ方針定義ファイル」を参照してくださ  
い。

## KDCGP1004-E

---

<要素名> is undefined.

#### 意味

定義されていない要素があります。

<要素名> には , 定義されていない要素の名称が出力されます。

#### 要因

Web サービスセキュリティ方針定義ファイルの必須要素のうち , 定義されていない  
要素があります。

#### 対処

Web サービスセキュリティ方針定義ファイルを修正してください。

Web サービスセキュリティ方針定義ファイルの属性に指定できる値については , マ  
ニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ Web サービスセキュリティ 使用の  
手引」の「3.1.2 Web サービスセキュリティ方針定義ファイル」を参照してくださ  
い。

## KDCGP9000-E

---

An unexpected exception occurred. (details = <詳細> )

## 5. KDCG (Web サービスセキュリティ機能で出力されるメッセージ)

### 意味

予期しない例外が発生しました。  
<詳細>には、例外の内容の詳細が出力されます。

### 要因

Web サービスセキュリティ方針定義ファイルを解析するときにエラーが発生しました。

### 対処

<詳細>に表示される例外の要因を解決してから、再度、処理を実行してください。  
<詳細>に表示された例外の要因がわからない場合は、システム管理者に連絡してください。

## 5.10 KDCGS で始まるメッセージ

---

Web サービスセキュリティ機能で出力される KDCGS0001 から KDCGS9999 までのメッセージについて説明します。

### KDCGS0001-E

---

For <要素名>, specify either <子要素名 1 または属性名 1 > or <子要素名 2 または属性名 2 >

#### 意味

<要素名> には、<子要素名 1 または属性名 1 > または <子要素名 2 または属性名 2 > を指定してください。

<要素名>、<子要素名>、および <属性名> には、それぞれ次の内容が出力されます。

#### <要素名>

どちらか一方だけを指定する必要がある子要素または属性が、両方指定されている要素の名称が出力されます。

#### <子要素名>

子要素の名称が出力されます。

#### <属性名>

属性の名称が出力されます。

#### 要因

Web サービスセキュリティ機能定義ファイルの要素のうち、子要素または属性の指定が間違っているものがあります。次のうちのどちらかがエラーの要因と考えられます。

- <子要素名 1> または <子要素名 2> のどちらか一方だけを指定する必要があるにもかかわらず、両方の子要素が指定されている。
- <属性名 1> または <属性名 2> のどちらか一方だけを指定する必要があるにもかかわらず、両方の属性が指定されている。

#### 対処

Web サービスセキュリティ機能定義ファイルを修正して、<要素名> の <子要素名 1> または <子要素 2> のどちらか一方を指定するか、<属性名 1> または <属性名 2> のどちらか一方を指定するようにしてください。

Web サービスセキュリティ機能定義ファイルの要素や属性の指定回数については、マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ Web サービスセキュリティ 使用の手引」の「3.1.1 Web サービスセキュリティ機能定義ファイル」を参照してください。

## KDCGS0004-E

---

An attribute value reference is invalid. (tag name = <要素名> , attribute name = <属性名> )

### 意味

属性で指定された参照先が不正です。

<要素名> および <属性名> には、それぞれ次の内容が出力されます。

<要素名>

参照先が不正な属性を持つ要素の名称が出力されます。

<属性名>

参照先が不正な属性の名称が出力されます。

### 要因

Web サービスセキュリティ機能定義ファイルの属性のうち、参照先が間違っているものがあります。次のうちのどちらかがエラーの要因と考えられます。

- IdRef 属性の値が対応する Id 属性の値と一致していない。
- IdRef 属性に異なる要素の Id 属性の値が指定されている。

### 対処

Web サービスセキュリティ機能定義ファイルを修正して、<要素名> の IdRef 属性に正しい値を指定してください。

Web サービスセキュリティ機能定義ファイルの IdRef 属性に指定する値については、マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ Web サービスセキュリティ使用の手引」の「3.1.1 Web サービスセキュリティ機能定義ファイル」を参照してください。

## KDCGS0005-E

---

A URI or TargetId attribute value must start with #. (tag name = <要素名> , attribute name = <属性名> )

### 意味

URI 属性または TargetId 属性の先頭は「#」でなければなりません。

<要素名> および <属性名> には、それぞれ次の内容が出力されます。

<要素名>

指定されている値の先頭が「#」ではない属性を持つ要素の名称が出力されません。

<属性名>

指定されている値の先頭が「#」ではない属性の名称が出力されます。

### 要因

Web サービスセキュリティ機能定義ファイルの属性のうち、指定されている値の先頭が「#」ではない属性があります。

#### 対処

Web サービスセキュリティ機能定義ファイルを修正して、<属性名>の属性に指定する値の先頭に「#」を付けてください。

Web サービスセキュリティ機能定義ファイルの属性に指定する値については、マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ Web サービスセキュリティ 使用の手引」の「3.1.1 Web サービスセキュリティ機能定義ファイル」を参照してください。

## KDCGS0007-E

---

The specified secret key file does not match the KeyType attribute. (secret key file = <共通鍵ファイル名>, KeyType = <アルゴリズム識別子>)

#### 意味

共通鍵のファイルと keytype 属性での指定が一致しません。

<共通鍵ファイル名>および<アルゴリズム識別子>には、それぞれ次の内容が出力されます。

<共通鍵ファイル名>

共通鍵のファイル名が出力されます。

<アルゴリズム識別子>

keytype 属性で指定されたアルゴリズム識別子が出力されます。

#### 要因

Web サービスセキュリティ機能定義ファイルの SecretKeyFile 要素の keytype 属性に指定したアルゴリズム識別子と、共通鍵ファイルの内容が異なります。

#### 対処

Web サービスセキュリティ機能定義ファイルを修正して、SecretKeyFile 要素の keytype 属性と共通鍵ファイルの内容が同じになるようにしてください。keytype 属性には、共通鍵生成コマンドの引数で指定したアルゴリズム識別子と同じものを指定する必要があります。

Web サービスセキュリティ機能定義ファイルの SecretKeyFile 要素の keytype 属性に指定する値については、マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ Web サービスセキュリティ 使用の手引」の「3.1.1 Web サービスセキュリティ機能定義ファイル」を参照してください。共通鍵生成コマンドについては、マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ Web サービスセキュリティ 使用の手引」の「4.1 共通鍵生成コマンド (CWSSCreateSecretKey)」を参照してください。

## KDCGS0008-E

---

An error occurred during creation of a secret key. (details = <詳細>)

#### 意味

## 5. KDCG (Web サービスセキュリティ機能で出力されるメッセージ)

共通鍵を生成するときにエラーが発生しました。  
<詳細>には、エラー内容の詳細が出力されます。

### 要因

Web サービスセキュリティ機能定義ファイルの SecretKeyFile 要素に指定した共通鍵ファイルから共通鍵を生成するときにエラーが発生しました。次のうちのどちらかがエラーの要因と考えられます。

- SecretKeyFile 要素の指定が間違っている。
- 実行環境の設定が間違っている。

### 対処

<詳細>の内容に従って、Web サービスセキュリティ機能定義ファイルの設定または実行環境を見直してください。

## KDCGS0009-E

---

The EmbedId attribute value is duplicated.

### 意味

EmbedId 属性の値が重複しています。

### 要因

Web サービスセキュリティ機能定義ファイルの EmbedId 属性に指定した値が重複しています。

### 対処

Web サービスセキュリティ機能定義ファイルを修正して、EmbedId 属性の値が重複しないようにしてください。

Web サービスセキュリティ機能定義ファイルの EmbedId 属性に指定する値については、マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ Web サービスセキュリティ 使用の手引」の「3.1.1 Web サービスセキュリティ機能定義ファイル」を参照してください。

## KDCGS0010-E

---

<要素名> does not exist.

### 意味

要素が存在しません。  
<要素名>には、見つからなかった要素の名称が出力されます。

### 要因

SOAP サービスまたは Web サービスの URL と Web サービスセキュリティ機能定義ファイルの ReceiverPortConfig 要素の Name 属性に指定した値が一致していません。

### 対処

Web サービスセキュリティ機能定義ファイルの ReceiverPortConfig 要素の Name 属性に指定した値が SOAP サービスの URL と一致しているかどうか確認してください。

Web サービスセキュリティ機能定義ファイルの ReceiverPortConfig 要素の Name 属性に指定する値については、マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ Web サービスセキュリティ 使用の手引」の「3.1.1 Web サービスセキュリティ機能定義ファイル」を参照してください。

## KDCGS0011-E

---

Content for <要素名> is required.

### 意味

- <要素名> の内容を指定する必要があります。
- <要素名> には、内容が指定されていない要素の名称が出力されます。

### 要因

Web サービスセキュリティ機能定義ファイルのうち、要素の内容を指定する必要があるにもかかわらず、内容が指定されていない要素があります。

### 対処

- Web サービスセキュリティ機能定義ファイルを修正して、<要素名> の内容を指定してください。
- Web サービスセキュリティ機能定義ファイルで指定する要素については、マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ Web サービスセキュリティ 使用の手引」の「3.1.1 Web サービスセキュリティ機能定義ファイル」を参照してください。

## KDCGS0012-E

---

A definition is duplicated. (Name = < Name 属性値 > )

### 意味

- Name 属性の指定が重複しています。
- <Name 属性値> には、Web サービスセキュリティ機能定義ファイルの SenderPortConfig 要素の Name 属性に指定されている内容が出力されます。

### 要因

Web サービスセキュリティ機能定義ファイルの SenderPortConfig 要素のうち、Name 属性に同じ値を指定したものが複数あります。

### 対処

- Web サービスセキュリティ機能定義ファイルを修正して、SenderPortConfig 要素の Name 属性の値が重複しないようにください。
- Web サービスセキュリティ機能定義ファイルで指定する要素および属性については、マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ Web サービスセキュリティ 使用

## 5. KDCG (Web サービスセキュリティ機能で出力されるメッセージ)

の手引」の「3.1.1 Web サービスセキュリティ機能定義ファイル」を参照してください。

### KDCGS0013-E

---

A definition is duplicated. (Name = < Name 属性値 > , My\_role = < My\_role 属性値 > )

#### 意味

Name 属性と My\_role 属性の値が重複しています。 < Name 属性値 > および < My\_role 属性値 > には、Web サービスセキュリティ機能定義ファイルの ReceiverPortConfig 要素の各属性に指定されている内容が出力されます。

#### 要因

Web サービスセキュリティ機能定義ファイルの ReceiverPortConfig 要素のうち、Name 属性と My\_role 属性に同じ値を指定したものが複数あります。

#### 対処

Web サービスセキュリティ機能定義ファイルを修正して、ReceiverPortConfig 要素の Name 属性と My\_role 属性の値が重複しないようにください。

Web サービスセキュリティ機能定義ファイルで指定する要素および属性については、マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ Web サービスセキュリティ 使用の手引」の「3.1.1 Web サービスセキュリティ機能定義ファイル」を参照してください。

### KDCGS0014-E

---

An error occurred during reading of a KeyStore. (details = < 詳細 > )

#### 意味

キーストアの読み込み中にエラーが発生しました。 < 詳細 > には、エラーの詳細な内容が出力されます。

#### 要因

Web サービスセキュリティ機能定義ファイルの KeyStore 要素の File 属性に指定したキーストアファイルの読み込みでエラーが発生しました。指定したキーストアファイルが存在しなかったり、ファイルに対するアクセス権がなかったり、ファイルの形式が間違っているおそれがあります。

#### 対処

< 詳細 > の内容に従って、Web サービスセキュリティ機能定義ファイルの KeyStore 要素の File 属性の指定を見直してください。

Web サービスセキュリティ機能定義ファイルで指定する要素および属性については、マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ Web サービスセキュリティ 使用の手引」の「3.1.1 Web サービスセキュリティ機能定義ファイル」を参照してください。

## KDCGS0015-E

---

A definition is duplicated. (tag name = <要素名>)

### 意味

要素が重複しています。<要素名>には、重複している要素の名称が出力されます。

### 要因

Web サービスセキュリティ機能定義ファイルの中で、1回しか指定できない<要素名>を複数回指定しています。

### 対処

Web サービスセキュリティ機能定義ファイルを修正して、<要素名>を1回だけ指定するようにしてください。

Web サービスセキュリティ機能定義ファイルで指定する要素の指定回数については、マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ Web サービスセキュリティ 使用の手引」の「3.1.1 Web サービスセキュリティ機能定義ファイル」を参照してください。

## KDCGS1002-E

---

A tag name is invalid. (parent tag name = <親要素名> , tag name = <要素名> )

### 意味

不正な名称の要素があります。

<親要素名> および<要素名>には、それぞれ次の内容が出力されます。

<親要素名>

名称が不正な要素の親要素の名称が出力されます。

<要素名>

名称が不正な要素の名称が出力されます。

### 要因

Web サービスセキュリティ機能定義ファイルの要素のうち、名称が不正なものがあります。

### 対処

Web サービスセキュリティ機能定義ファイルの<要素名>を修正してください。

Web サービスセキュリティ機能定義ファイルで指定する要素については、マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ Web サービスセキュリティ 使用の手引」の「3.1.1 Web サービスセキュリティ機能定義ファイル」を参照してください。

## KDCGS1003-E

---

An attribute value is invalid. (tag name = <要素名> , attribute name = <属性名> , attribute value = <属性値> )

## 5. KDCG (Web サービスセキュリティ機能で出力されるメッセージ)

### 意味

属性に指定されている値が不正です。

<要素名>、<属性名>、および<属性値>には、それぞれ次の内容が出力され  
ます。

<要素名>

不正な値が指定されている属性を持つ要素の名称が出力されます。

<属性名>

不正な値が指定されている属性の名称が出力されます。

<属性値>

<属性名>に指定されている値が出力されます。

### 要因

Web サービスセキュリティ機能定義ファイルの属性のうち、指定された値が不正な  
ものがあります。

### 対処

Web サービスセキュリティ機能定義ファイルの<属性値>に指定する値を修正して  
ください。

Web サービスセキュリティ機能定義ファイルの属性に指定する値については、マ  
ニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ Web サービスセキュリティ 使用の  
手引」の「3.1.1 Web サービスセキュリティ機能定義ファイル」を参照してくださ  
い。

## KDCGS9000-E

---

An unexpected exception occurred. (details = <詳細> )

### 意味

予期しない例外が発生しました。

<詳細>には、例外の内容の詳細が出力されます。

### 要因

Web サービスセキュリティ機能定義ファイルを解析するときにエラーが発生しまし  
た。

### 対処

<詳細>に表示される例外の要因を解決してから、再度、処理を実行してください。

<詳細>に表示された例外の要因がわからない場合は、システム管理者に連絡して  
ください。

## 5.11 KDCGW で始まるメッセージ

Web サービスセキュリティ機能で出力される KDCGW0001 から KDCGW9999 までのメッセージについて説明します。

KDCGW で始まるメッセージは、SOAPFault 形式で出力されます。SOAPFault 形式のメッセージには、次に示す四つの項目があります。

### FaultCode

FaultCode が出力されます。FaultCode は、名前空間 URI とローカル部で構成されます。KDCGW で始まるメッセージの FaultCode の名前空間 URI には、「`{http://www.hitachi.co.jp/soft/xml/cosminexus/ws/security/0760/faultcode}`」が出力されます。ローカル部には、エラーの要因を示す文字列が出力されます。FaultCode の値は、次の方法で取得できます。

- サーバ側の場合  
SOAP 1.1 の場合は、SOAP Fault メッセージの `faultcode` 要素から FaultCode を取得できます。  
SOAP 1.2 の場合は、SOAP Fault メッセージの `soapenv12:Subcode` 要素 ( `soapenv12:Code` 要素の子要素 ) に含まれる `soapenv12:Value` 要素から FaultCode を取得できます。なお、`soapenv12:Code` 要素の `soapenv12:Vaule` 要素の値は、`soapenv12:Sender` です。
- クライアント側の場合  
SOAP 通信基盤が提供する `C4Fault` クラス、または JAX-WS 機能が提供する `javax.xml.ws.soap.SOAPFaultException` クラスを使用して FaultCode を取得できます。

SOAP 通信基盤が提供する API の仕様については、マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ SOAP アプリケーション開発の手引」の「13. SOAP 通信基盤が提供する API」を参照してください。

JAX-WS 機能でフォルトをバインディングする方法については、マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ Web サービス開発の手引」の「10.2 JAX-WS エンジンの動作」を参照してください。

### FaultString

メッセージ ID およびメッセージの本文が出力されます。メッセージ ID の見方については、「5.1.2 メッセージの記述形式」を参照してください。

FaultString は次の方法で取得できます。

- サーバ側の場合  
SOAP 1.1 の場合は、SOAP Fault メッセージの `faultstring` 要素から FaultString を取得できます。  
SOAP 1.2 の場合は、SOAP Fault メッセージの `soapenv12:Reason` 要素の `soapenv12:Text` 要素から FaultString を取得できます。

## 5. KDCG (Web サービスセキュリティ機能で出力されるメッセージ)

- クライアント側の場合  
SOAP 通信基盤が提供する C4Fault クラス, または JAX-WS 機能が提供する javax.xml.ws.soap.SOAPFaultException クラスを使用して FaultString を取得できます。

### FaultActor

Fault の生成者が出力されます。

FaultActor は次の方法で取得できます。

- サーバ側の場合  
SOAP 1.1 の場合は, SOAP Fault メッセージの faultactor 要素から FaultActor を取得できます。  
SOAP 1.2 の場合は, SOAP Fault メッセージの soapenv12:Role 要素から FaultActor を取得できます。
- クライアント側の場合  
SOAP 通信基盤が提供する C4Fault クラス, または JAX-WS 機能が提供する javax.xml.ws.soap.SOAPFaultException クラスを使用して FaultActor を取得できます。

### FaultDetails

Fault の詳細が出力されます。

FaultDetails は次の方法で取得できます。

- サーバ側の場合  
SOAP 1.1 の場合は, SOAP Fault メッセージの detail 要素から FaultDetails を取得できます。  
SOAP 1.2 の場合は, SOAP Fault メッセージの soapenv12:Detail 要素から FaultDetails を取得できます。
- クライアント側の場合  
SOAP 通信基盤が提供する C4Fault クラス, または JAX-WS 機能が提供する javax.xml.ws.soap.SOAPFaultException クラスを使用して FaultDetails を取得できます。

## KDCGW0001-E

---

FaultCode : {http://www.hitachi.co.jp/soft/xml/cosminexus/ws/security/0760/faultcode}

<Server.ConfigError または Client.ConfigError>

FaultString : KDCGW0001-E An error occurred during configuration file initialization. (file = <ファイル名>, details = <詳細> )

FaultActor : なし

FaultDetails : なし

意味

Web サービスセキュリティ機能定義ファイルまたは Web サービスセキュリティ方針定義ファイルを初期化するときにエラーが発生しました。

<Server.ConfigError または Client.ConfigError> , <ファイル名> , および <詳細> には、それぞれ次の内容が出力されます。

<Server.ConfigError または Client.ConfigError>

エラーがサーバ側で発生したのか、クライアント側で発生したのかを示す文字列が出力されます。サーバ側でエラーが発生している場合は「Server.ConfigError」が、クライアント側でエラーが発生している場合は「Client.ConfigError」が出力されます。

<ファイル名>

Web サービスセキュリティ機能定義ファイルまたは Web サービスセキュリティ方針定義ファイルのファイル名が出力されます。ファイル名については、マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ Web サービスセキュリティ 使用の手引」の「3.1 定義ファイルの設定」を参照してください。

<詳細>

KDCGC , KDCGP , または KDCGS で始まるメッセージの本文が出力されません。KDCGC で始まるメッセージについては、「5.3 KDCGC で始まるメッセージ」を参照してください。KDCGP で始まるメッセージについては、「5.9 KDCGP で始まるメッセージ」を参照してください。KDCGS で始まるメッセージについては、「5.10 KDCGS で始まるメッセージ」を参照してください。

#### 要因

Web サービスセキュリティ機能定義ファイルまたは Web サービスセキュリティ方針定義ファイルが初期化できませんでした。

#### 対処

<詳細>の内容に従って、Web サービスセキュリティ機能定義ファイルまたは Web サービスセキュリティ方針定義ファイルを修正し、再度、処理を実行してください。処理を再度実行する場合は、SOAP アプリケーションまたは Web サービスも再度デプロイする必要があります。

## KDCGW0002-E

---

FaultCode : {http://www.hitachi.co.jp/soft/xml/cosminexus/ws/security/0760/faultcode} <

Server.SigningError または Client.SigningError >

FaultString:KDCGW0002-E An error occurred during message signature processing. (details = <詳細> )

FaultActor : なし

FaultDetails : なし

## 5. KDCG (Web サービスセキュリティ機能で出力されるメッセージ)

### 意味

メッセージの署名を処理するときにエラーが発生しました。

< Server.SigningError または Client.SigningError > および < 詳細 > には、それぞれ次の内容が出力されます。

< Server.SigningError または Client.SigningError >

エラーがサーバ側で発生したのか、クライアント側で発生したのかを示す文字列が出力されます。サーバ側でエラーが発生している場合は

「Server.SigningError」が、クライアント側でエラーが発生している場合は

「Client.SigningError」が出力されます。

< 詳細 >

エラーの詳細が出力されます。

### 要因

次のうちのどちらかが要因と考えられます。

- Web サービスセキュリティ機能定義ファイルの CanonicalizationMethod 要素、SignatureMethod 要素、または Transform 要素で指定したアルゴリズムが間違っている。
- Web サービスセキュリティ機能定義ファイルの SignatureTarget 要素で指定した署名対象が間違っている。

### 対処

< 詳細 > に表示されるエラーの要因を解決してから、再度、処理を実行してください。処理を再度実行する場合は、SOAP アプリケーションまたは Web サービスも再度デプロイする必要があります。

< 詳細 > に表示されたエラーの要因がわからない場合は、システム管理者に連絡してください。

Web サービスセキュリティ機能定義ファイルの要素で指定する内容については、マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ Web サービスセキュリティ 使用の手引」の「3.1.1 Web サービスセキュリティ機能定義ファイル」を参照してください。

## KDCGW0003-E

---

FaultCode : {http://www.hitachi.co.jp/soft/xml/cosminexus/ws/security/0760/faultcode} <

Server.EncryptingError または Client.EncryptingError >

FaultString : KDCGW0003-E An error occurred during message encryption. (details = < 詳細 > )

FaultActor : なし

FaultDetails : なし

### 意味

メッセージの暗号化を処理するときにエラーが発生しました。

< Server.EncryptingError または Client.EncryptingError > および < 詳細 > には、

それぞれ次の内容が出力されます。

< Server.EncryptingError または Client.EncryptingError >

エラーがサーバ側で発生したのか、クライアント側で発生したのかを示す文字列が出力されます。サーバ側でエラーが発生している場合は「Server.EncryptingError」が、クライアント側でエラーが発生している場合は「Client.EncryptingError」が出力されます。

< 詳細 >

エラーの詳細が出力されます。

#### 要因

次のうちのどちらかが要因と考えられます。

- Web サービスセキュリティ機能定義ファイルの ContentsEncryption 要素または KeyEncryption 要素の子要素である EncryptionMethod 要素で指定したアルゴリズムが間違っている。
- Web サービスセキュリティ機能定義ファイルの EncryptionTarget 要素で指定した暗号化対象が間違っている。

#### 対処

< 詳細 > に表示されるエラーの要因を解決してから、再度、処理を実行してください。処理を再度実行する場合は、SOAP アプリケーションまたは Web サービスも再度デプロイする必要があります。

< 詳細 > に表示されたエラーの要因がわからない場合は、システム管理者に連絡してください。

Web サービスセキュリティ機能定義ファイルの要素で指定する内容については、マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ Web サービスセキュリティ 使用の手引」の「3.1.1 Web サービスセキュリティ機能定義ファイル」を参照してください。

## KDCGW9000-E

---

FaultCode : {http://www.hitachi.co.jp/soft/xml/cosminexus/ws/security/0760/faultcode} < Server.ConfigError または Client.ConfigError >

FaultString : KDCGW9000-E An unexpected error occurred during message transmission processing. (details = < 詳細 > )

FaultActor : なし

FaultDetails : なし

#### 意味

メッセージ送信中に予期しないエラーが発生しました。

< Server.ConfigError または Client.ConfigError > および < 詳細 > には、それぞれ次の内容が出力されます。

## 5. KDCG (Web サービスセキュリティ機能で出力されるメッセージ)

< Server.ConfigError または Client.ConfigError >

エラーがサーバ側で発生したのか、クライアント側で発生したのかを示す文字列が出力されます。サーバ側でエラーが発生している場合は「Server.ConfigError」が、クライアント側でエラーが発生している場合は「Client.ConfigError」が出力されます。

< 詳細 >

エラーの詳細が出力されます。

要因

メッセージ送信中に原因不明のエラーが発生しました。

対処

< 詳細 > の内容に従って、エラーの要因を解決してから、再度メッセージを送信してください。< 詳細 > に表示されたエラーの要因がわからない場合は、システム管理者に連絡してください。再度メッセージを送信する場合は、SOAP アプリケーションまたは Web サービスも再度デプロイする必要があります。

# 6

## Hitachi Web Server **が出力するメッセージ**

この章では、Hitachi Web Server が出力するメッセージについて説明します。

---

6.1 Hitachi Web Server が出力するメッセージの概略

---

6.2 基本機能についてのメッセージ

---

6.3 SSL についてのメッセージ

---

6.4 リバースプロキシについてのメッセージ

---

6.5 流量制限機能についてのメッセージ

---

6.6 静的コンテンツキャッシュ機能についてのメッセージ

---

6.7 LDAP 連携機能についてのメッセージ

---

6.8 ユティリティについてのメッセージ

---

## 6.1 Hitachi Web Server が出力するメッセージの概略

---

ここでは Hitachi Web Server が出力するメッセージの出力先および記述形式について説明します。また、メッセージの出力についての注意事項を記載しています。

### 6.1.1 メッセージの出力先

メッセージの出力先には次の 3 種類があります。

- 標準出力
- 標準エラー出力
- エラーログファイル

### 6.1.2 メッセージの記述形式

この章でのメッセージの記述形式を次に示します。

---

#### メッセージテキスト

メッセージの説明文

**エラーレベル**：エラーログに出力するエラーのレベル

**(S)** システムの処理

**(O)** ユーザの処置

なお、「エラーレベル」、「(O)」はメッセージによって記述しないものもあります。

次に、各項目について説明します。

#### メッセージテキスト

メッセージは、時刻、エラーレベルとそれに続くメッセージテキストで構成されているものと、メッセージテキストだけで構成されているものがあります。形式を次に示します。

形式 1

[時刻] [エラーレベル] メッセージテキスト

形式 2

メッセージテキスト

メッセージテキストの説明で「詳細情報」と記載している部分には、「(エラーコード) エラー文字列」などが出力されます。

#### メッセージの説明文

メッセージが通知された要因など、メッセージに対する補足説明を示します。

#### エラーレベル

LogLevel ディレクティブで指定したエラーレベルが表示されます。

出力されるエラーレベルは次のとおりです。

- emerg レベル
- alert レベル
- crit レベル
- error レベル
- warn レベル
- notice レベル
- info レベル
- レベルなし

「レベルなし」のメッセージは、レベル設定のないメッセージで、メッセージテキストだけ出力されます。

(S)

システムがメッセージを出力したあとにする主な処理を示します。

(O)

メッセージが出力されたときに、ユーザが実施する処置を示します。

### 6.1.3 注意事項

notice レベルのメッセージは、LogLevel ディレクティブの指定に関係なく出力されません。

Hitachi Web Server 起動時など、レベル指定解析前には、LogLevel ディレクティブの指定に関係なくメッセージが出力される場合があります。

次に示すメッセージは一部を除き、記載していません。

- Hitachi Web Server の起動時に出力される、コンフィグファイルの文法エラーに伴うメッセージ
- Hitachi Web Server の起動後に出力される、エラーレベルが debug のメッセージ
- Hitachi Web Server の起動後に出力される、エラーレベルがないメッセージ

## 6.2 基本機能についてのメッセージ

---

Hitachi Web Server の基本機能で出力されるメッセージについて説明します。

### 6.2.1 emerg レベルのメッセージ

Hitachi Web Server の基本機能で出力されるメッセージで、エラーレベルが emerg のメッセージについて説明します。

---

詳細情報 : OpenEvent on イベント名称 event

イベントのオープンに失敗しました。

**エラーレベル** : emerg

**(S)** Web サーバは停止, 再起動処理を中断します。

**(O)** OpenEvent() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : SetEvent on イベント名称 event

イベントの通知に失敗しました。

**エラーレベル** : emerg

**(S)** Web サーバは停止, 再起動処理を中断します。

**(O)** SetEvent() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : couldn't grab the accept mutex

accept の排他獲得処理に失敗しました。

**エラーレベル** : emerg

**(S)** サーバプロセスを終了します。

**(O)** 詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : couldn't release the accept mutex

accept の排他解除処理に失敗しました。

**エラーレベル** : emerg

**(S)** サーバプロセスを終了します。

(O) 詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Couldn't initialize cross-process lock in child

サーバプロセス間で使用する排他の初期化処理に失敗しました。

**エラーレベル** : emerg

(S) サーバプロセスを終了します。

(O) 詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Couldn't create accept lock ファイル名

accept の排他環境生成に失敗しました。なお、ファイル名は出力されないことがあります。

**エラーレベル** : emerg

(S) Web サーバは起動処理を中断します。

(O) 詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Couldn't set permissions on cross-process lock; check User and Group directives

サーバプロセス間で使用する排他のパーミッション設定に失敗しました。

**エラーレベル** : emerg

(S) Web サーバは起動処理を中断します。

(O) User および Group ディレクティブ値を詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : apr\_accept: giving up.

accept() 関数でエラー (ENETDOWN) が発生しました。

**エラーレベル** : emerg

(S) リクエストを受けたサーバプロセスを終了します。

(O) accept() 関数が返す詳細情報について見直してください。

## 6.2.2 alert レベルのメッセージ

Hitachi Web Server の基本機能で出力されるメッセージで、エラーレベルが alert のメッセージについて説明します。

---

[client クライアントアドレス] アクセスコントロールファイル名 : エラーメッセージ

アクセスコントロールファイルを解析中にエラーが発生しました。

**エラーレベル** : alert

**(S)** ステータスコード「500 Internal Server Error」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

**(O)** アクセスコントロールファイルをエラーメッセージについて見直してください。

---

no listening sockets available, shutting down

listen 状態のソケットがありません。

**エラーレベル** : alert

**(S)** Web サーバは起動処理を中断します。

**(O)** Listen , BindAddress ディレクティブまたは Port ディレクティブについて、ソケット生成が失敗する原因がないか見直してください。

---

httpsd: Could not determine the server's fully qualified domain name, using Web サーバ名称 for ServerName

Web サーバの完全なドメイン名称を解決できなかったため、ServerName として Web サーバ名称を使用します。

**エラーレベル** : alert

**(S)** ServerName に Web サーバ名称を使用します。

---

Child サーバプロセス ID returned a Fatal error... Server is exiting!

サーバプロセスは、続行できないエラーのため終了しました。

**エラーレベル** : alert

**(S)** Web サーバは終了します。

**(O)** このメッセージのほかに出力されているメッセージのエラーの原因について見直してください。

---

詳細情報 : getpwuid: couldn't determine user name from uid ユーザ ID, you probably need to modify the User directive

パスワード・データベース内のユーザ ID の検索処理でエラーが発生しました。User

ディレクティブを見直す必要があります。

**エラーレベル** : alert

(S)Web サーバは起動処理を中断します。

(O)User ディレクティブでの指定値と `getpwuid()` 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : `setgid: unable to set group id to Group` グループ ID  
グループ ID の設定に失敗しました。

**エラーレベル** : alert

(S)Web サーバは起動処理を中断します。

(O)`setgid()` 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : `initgroups: unable to set groups for User` ユーザ名 and Group グループ ID  
ユーザに関するグループアクセスリストの初期化に失敗しました。

**エラーレベル** : alert

(S)Web サーバは起動処理を中断します。

(O)`initgroups()` 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : `setuid: unable to change to uid: ユーザ ID`  
ユーザ ID の設定に失敗しました。

**エラーレベル** : alert

(S)Web サーバは起動処理を中断します。

(O)`setuid()` 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : `set dumpable failed - this child will not coredump after software errors`  
コアダンプの設定に失敗しました。サーバプロセスは通常コアダンプするようなエラーが発生してもコアを出力しません。

**エラーレベル** : alert

(S)Web サーバは起動処理を続行します。

(O)`prctl()` 関数が返す詳細情報について見直してください。

## 6.2.3 crit レベルのメッセージ

Hitachi Web Server の基本機能で出力されるメッセージで、エラーレベルが crit のメッセージについて説明します。

---

[client クライアントアドレス] 詳細情報: アクセスコントロールファイル名 pcfg\_openfile: unable to check htaccess file, ensure it is readable

アクセスコントロールファイルを読み込めません。

**エラーレベル:** crit

(S) ステータスコード「403 Forbidden」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

(O) 詳細情報に示す原因についてアクセスコントロールファイルを見直してください。

---

詳細情報: unable to replace stderr with error\_log

標準エラー出力ファイル記述子をエラーログのファイル記述子に複製できません。

**エラーレベル:** crit

(S) Web サーバは起動処理を続行します。

(O) 詳細情報について見直してください。

---

詳細情報: unable to replace stderr with /dev/null

標準エラー出力を /dev/null で置き換えられません。

**エラーレベル:** crit

(S) Web サーバは起動処理を続行します。

(O) freopen() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報: Child プロセス ID: Failed to create a max\_requests event.

サーバプロセスは最大リクエスト数のためのイベント生成に失敗しました。

**エラーレベル:** crit

(S) サーバプロセスを終了します。

(O) CreateEvent() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Child プロセス ID: \_beginthreadex failed. Unable to create all worker threads. Created 生成したスレッド数 of the ディレクティブ値 threads requested with the ThreadsPerChild configuration directive.

ThreadsPerChild ディレクティブに指定された数の Web サーバスレッドを生成中に、スレッド生成に失敗しました。

**エラーレベル** : crit

**(S)** サーバプロセスは制御プロセスに対して、Web サーバの停止を要求します。

**(O)** \_beginthreadex() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Child プロセス ID: WAIT\_FAILED -- shutting down server

サーバプロセスは終了、計画停止または最大リクエスト数のイベント待ちに失敗しました。

**エラーレベル** : crit

**(S)** サーバプロセスを終了します。

**(O)** WaitForMultipleObjects() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Child サーバプロセス ID: Unable to retrieve the ready event from the parent

サーバプロセスの開始イベントハンドルを制御プロセスから取得できませんでした。

**エラーレベル** : crit

**(S)** サーバプロセスを終了します。

**(O)** ReadFile() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Child サーバプロセス ID: Unable to retrieve the exit event from the parent

サーバプロセスの終了イベントハンドルを制御プロセスから取得できませんでした。

**エラーレベル** : crit

**(S)** サーバプロセスを終了します。

**(O)** ReadFile() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Child サーバプロセス ID: Unable to retrieve the start\_mutex from the parent

排他用のハンドラを制御プロセスから取得できませんでした。

**エラーレベル** : crit

(S) サーバプロセスを終了します。

(O) ReadFile() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Child サーバプロセス ID: Unable to access the start\_mutex from the parent  
排他用のハンドラにアクセスできませんでした。

**エラーレベル** : crit

(S) サーバプロセスを終了します。

(O) 詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Child サーバプロセス ID: Unable to retrieve the scoreboard from the parent  
スコアボード用のハンドラを制御プロセスから取得できませんでした。

**エラーレベル** : crit

(S) サーバプロセスを終了します。

(O) ReadFile() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Child サーバプロセス ID: Unable to access the scoreboard from the parent  
スコアボードにアクセスできませんでした。

**エラーレベル** : crit

(S) サーバプロセスを終了します。

(O) MapViewOfFile() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Child サーバプロセス ID: Unable to reopen the scoreboard from the parent  
スコアボードをオープンできませんでした。

**エラーレベル** : crit

(S) サーバプロセスを終了します。

(O) 詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Parent: Unable to duplicate the ready event handle for the child  
サーバプロセスの開始イベントハンドルを複製できませんでした。

**エラーレベル** : crit

(S)Web サーバは起動処理を中断します。

(O)DuplicateHandle() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Parent: Unable to send the ready event handle to the child

サーバプロセスに開始イベントハンドルを送信できませんでした。

**エラーレベル** : crit

(S)Web サーバは起動処理を中断します。

(O)詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Parent: Unable to duplicate the exit event handle for the child

サーバプロセスの終了イベントハンドルを複製できませんでした。

**エラーレベル** : crit

(S)Web サーバは起動処理を中断します。

(O)DuplicateHandle() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Parent: Unable to send the exit event handle to the child

サーバプロセスに終了イベントハンドルを送信できませんでした。

**エラーレベル** : crit

(S)Web サーバは起動処理を中断します。

(O)詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Parent: Unable to retrieve the start mutex for the child

排他用のハンドルを取得できませんでした。

**エラーレベル** : crit

(S)Web サーバは起動処理を中断します。

(O)詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Parent: Unable to duplicate the start mutex to the child

排他用のハンドルを複製できませんでした。

**エラーレベル** : crit

(S)Web サーバは起動処理を中断します。

(O)DuplicateHandle() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Parent: Unable to duplicate the start mutex to the child

排他用のハンドルを複製できませんでした。

**エラーレベル** : crit

(S)Web サーバは起動処理を中断します。

(O)DuplicateHandle() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Parent: Unable to send the start mutex to the child

サーバプロセスに排他用のハンドルを送信できませんでした。

**エラーレベル** : crit

(S)Web サーバは起動処理を中断します。

(O) 詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Parent: Unable to retrieve the scoreboard handle for the child

スコアボード用のハンドルを取得できませんでした。

**エラーレベル** : crit

(S)Web サーバは起動処理を中断します。

(O) 詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Parent: Unable to duplicate the scoreboard handle to the child

スコアボード用のハンドルを複製できませんでした。

**エラーレベル** : crit

(S)Web サーバは起動処理を中断します。

(O)DuplicateHandle() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Unable to send the scoreboard handle to the child

サーバプロセスにスコアボード用のハンドルを送信できませんでした。

**エラーレベル** : crit

(S) Web サーバは起動処理を中断します。

(O) 詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : setup\_inherited\_listeners: Unable to read socket data from parent.

制御プロセスからのソケットデータを読み込めません。

**エラーレベル** : crit

(S) サーバプロセスを終了します。

(O) ReadFile() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Child サーバプロセス ID: setup\_inherited\_listeners(), WSASocket failed to open the inherited socket.

継承したソケットのオープンに失敗しました。

**エラーレベル** : crit

(S) サーバプロセスを終了します。

(O) WSASocket() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Parent: WSADuplicateSocket failed for socket fd 番号 .

制御プロセスはソケットの複製に失敗しました。

**エラーレベル** : crit

(S) サーバプロセス生成処理を中断します。

(O) WSADuplicateSocket() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Parent: Unable to write duplicated socket fd 番号 to the child.

制御プロセスはソケットを通してサーバプロセスへの書き込みに失敗しました。

**エラーレベル** : crit

(S) サーバプロセス生成処理を中断します。

(O) 詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Parent: Failed to get the current path

6. Hitachi Web Server が出力するメッセージ

カレントパス情報の取得に失敗しました。

**エラーレベル** : crit

(S)Web サーバは起動処理を続行します。

(O) 詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Parent: Failed to get full path of 起動コマンド

起動コマンドの絶対パス取得に失敗しました。

**エラーレベル** : crit

(S)Web サーバは起動処理を中断します。

(O) 詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Parent: Unable to create child stdin pipe.

サーバプロセスに情報を送信するためのパイプ生成に失敗しました。

**エラーレベル** : crit

(S)サーバプロセス生成処理を中断します。

(O) 詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Parent: Unable to connect child stdout to NUL.

サーバプロセスから情報を取得するための NUL ハンドルへの接続に失敗しました。

**エラーレベル** : crit

(S)サーバプロセス生成処理を中断します。

(O) 詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Parent: Unable to connect child stderr.

サーバプロセスに設定する標準エラー出力に接続できませんでした。

**エラーレベル** : crit

(S)サーバプロセス生成処理を中断します。

(O) 詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Parent: Could not create ready event for child process

サーバプロセスの開始イベント生成に失敗しました。

**エラーレベル** : crit

(S)サーバプロセス生成処理を中断します。

(O)CreateEvent() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Parent: Could not create exit event for child process

サーバプロセスの終了イベント生成に失敗しました。

**エラーレベル** : crit

(S)サーバプロセス生成処理を中断します。

(O)CreateEvent() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Parent: Failed to create the child process.

サーバプロセスの生成に失敗しました。

**エラーレベル** : crit

(S)サーバプロセス生成処理を中断します。

(O)詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : master\_main: create child process failed. Exiting.

制御プロセスはサーバプロセスの生成に失敗しました。

**エラーレベル** : crit

(S)Web サーバは起動処理を中断します。

(O)詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : master\_main: WaitForMultipleObjects WAIT\_FAILED -- doing server shutdown

制御プロセスは停止, 計画停止または再起動のイベント待ちに失敗しました。

**エラーレベル** : crit

(S)Web サーバは終了します。

(O)WaitForMultipleObjects() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Failed to get the full path of 起動コマンド

6. Hitachi Web Server が出力するメッセージ

起動コマンドの絶対パス取得に失敗しました。

**エラーレベル** : crit

**(S)**Web サーバは起動処理を中断します。

**(O)** 詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : サービス名称 : Unable to start the service manager.

サービス起動に失敗しました。

**エラーレベル** : crit

**(S)**Web サーバは起動処理を中断します。

**(O)** 詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Parent: Cannot create shutdown event イベント名称

制御プロセスは停止のためのイベント生成に失敗しました。

**エラーレベル** : crit

**(S)**Web サーバは起動処理を中断します。

**(O)**CreateEvent() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Parent: Cannot create restart event イベント名称

制御プロセスは再起動のためのイベント生成に失敗しました。

**エラーレベル** : crit

**(S)**Web サーバは再起動処理を中断します。

**(O)**CreateEvent() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : サービス名称 : Failed to start the service process.

サービスの起動に失敗しました。

**エラーレベル** : crit

**(S)**Web サーバは起動処理を中断します。

**(O)** 詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : make\_sock: for address Web サーバアドレス : ポート番号 , apr\_socket\_opt\_set: (SO\_KEEPALIVE)

ソケットレベルオプション SO\_KEEPALIVE の設定時にエラーが発生しました。

**エラーレベル** : crit

**(S)**Web サーバは起動処理を中断します。

**(O)**setsockopt() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : make\_sock: for address Web サーバアドレス : ポート番号 , apr\_socket\_opt\_set: (SO\_REUSEADDR)

ソケットレベルオプション SO\_REUSEADDR の設定時にエラーが発生しました。

**エラーレベル** : crit

**(S)**Web サーバは起動処理を中断します。

**(O)**setsockopt() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : alloc\_listener: failed to set up sockaddr for IP アドレス

IP アドレスに関するソケット情報を取得できませんでした。

**エラーレベル** : crit

**(S)**Web サーバは起動処理を中断します。

**(O)**Listen ディレクティブまたは BindAddress ディレクティブで指定した IP アドレスについて見直してください。

---

詳細情報 : alloc\_listener: failed to get a socket for IP アドレス

ソケットの終端の作成時にエラーが発生しました。

**エラーレベル** : crit

**(S)**Web サーバは起動処理を中断します。

**(O)**socket() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Child サーバプロセス ID: Unable to retrieve the graceful exit event from the parent

サーバプロセスの計画停止イベントハンドルを制御プロセスから取得できませんでした。

**エラーレベル** : crit

6. Hitachi Web Server が出力するメッセージ

(S) サーバプロセスを終了します。

(O)ReadFile() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Parent: Unable to duplicate the graceful exit event handle for the child  
サーバプロセスの計画停止イベントハンドルを複製できませんでした。

**エラーレベル** : crit

(S)Web サーバは起動処理を中断します。

(O)DuplicateHandle() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Parent: Unable to send the graceful exit event handle to the child  
サーバプロセスに計画停止イベントハンドルを送信できませんでした。

**エラーレベル** : crit

(S)Web サーバは起動処理を中断します。

(O) 詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Parent: Could not create graceful exit event for child process  
サーバプロセスの計画停止イベント生成に失敗しました。

**エラーレベル** : crit

(S)サーバプロセス生成処理を中断します。

(O)CreateEvent() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Parent: Cannot create graceful stop event イベント名称  
制御プロセスは計画停止のためのイベント生成に失敗しました。

**エラーレベル** : crit

(S)Web サーバは起動処理を中断します。

(O)CreateEvent() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

[client クライアントアドレス ] configuration error: couldn't テキスト : リクエスト URI 値  
リクエスト URI 値にアクセスする場合に、コンフィグファイル内での設定にエラーがあるため、テキストに示す事象を実行できません。

**エラーレベル** : crit

(S) ステータスコード「500 Internal Server Error」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

(O) テキストに示す内容についてコンフィグファイルを見直してください。

---

詳細情報 : Fatal error: unable to create global pool for use with by the scoreboard

スコアボードで使用する領域を確保できませんでした。

**エラーレベル** : crit

(S) Web サーバは起動処理を中断します。

(O) 詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Unable to create scoreboard (anonymous shared memory failure)

スコアボードで使用する共有メモリを確保できませんでした。

**エラーレベル** : crit

(S) Web サーバは起動処理を中断します。

(O) 詳細情報について見直してください。

---

Invalid config file path コンフィグファイル名

コンフィグファイルのパスが不正です。

**エラーレベル** : crit

(S) Web サーバは起動処理を中断します。

(O) コンフィグファイル名に示すパスについて見直してください。

---

詳細情報 : Invalid PID file path プロセス ID 格納ファイル名, ignoring.

プロセス ID 格納ファイル名が不正です。

**エラーレベル** : crit

(S) Web サーバは起動処理を続行します。

(O) PidFile ディレクティブを詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : make\_sock: could not bind to address Web サーバアドレス : ポート番号

6. Hitachi Web Server が出力するメッセージ

ソケットへのアドレスバインド時にエラーが発生しました。

**エラーレベル** : crit

(S)Web サーバは起動処理を中断します。

(O)bind() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

Ouch! Out of memory in add\_job()!

リクエスト受付処理中にメモリ確保に失敗しました。

**エラーレベル** : crit

(S)サーバプロセスを終了します。

(O)メモリ使用量について、システムの状態を確認してください。

---

詳細情報 : Could not open pipe-of-death.

サーバプロセスの終了要求で使用するパイプの生成に失敗しました。

**エラーレベル** : crit

(S)Web サーバは起動処理を中断します。

(O)pipe() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : make\_sock: for address Web サーバアドレス : ポート番号 , apr\_socket\_opt\_set:  
(IPV6\_V6ONLY)

ソケットレベルオプション IPV6\_V6ONLY の設定時にエラーが発生しました。

**エラーレベル** : crit

(S)Web サーバは起動処理を中断します。

(O)setsockopt() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : An attempt to load the audit log library has failed.

監査ログ出力用ライブラリのロードに失敗しました。

**エラーレベル** : crit

(S)Web サーバは処理を中断します。

(O)詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : An attempt to acquire the address of the audit log function has failed.

監査ログ出力用ライブラリの関数のアドレス取得に失敗しました。

**エラーレベル** : crit

(S)Web サーバは処理を中断します。

(O) 詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : An attempt to acquire the path of the audit log library has failed.

監査ログ出力用ライブラリのパスの取得に失敗しました。

**エラーレベル** : crit

(S)Web サーバは処理を中断します。

(O) 詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Child サーバプロセス ID: Unable to retrieve the parent process handle from the parent 制御プロセスのプロセスハンドルを制御プロセスから取得できませんでした。

**エラーレベル** : crit

(S) サーバプロセスを終了します。

(O)ReadFile() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Parent: Unable to duplicate the parent process handle for the child 制御プロセスのプロセスハンドルを複製できませんでした。

**エラーレベル** : crit

(S)Web サーバは起動処理を中断します。

(O)DuplicateHandle() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Parent: Unable to send the parent process handle to the child サーバプロセスに制御プロセスのプロセスハンドルを送信できませんでした。

**エラーレベル** : crit

(S)Web サーバは起動処理を中断します。

(O) 詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Parent: SetHandleInformation failed.

制御プロセスの標準入力、標準出力または標準エラー出力のプロパティ設定に失敗しました。

**エラーレベル** : crit

**(S)**Web サーバは起動処理を中断します。

**(O)**SetHandleInformation() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Child サーバプロセス ID: SetHandleInformation failed.

サーバプロセスの標準入力、標準出力または標準エラー出力のプロパティ設定に失敗しました。

**エラーレベル** : crit

**(S)**サーバプロセスを終了します。

**(O)**SetHandleInformation() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

Parent: the child process exited before starting initialization.

サーバプロセスは初期化処理を開始する前に終了しました。

**エラーレベル** : crit

**(S)**Web サーバは起動処理を中断します。

**(O)**このメッセージのほかに出力されているメッセージのエラーの原因について見直してください。

---

詳細情報 : Parent: WaitForMultipleObjects failed.

制御プロセスはサーバプロセスの初期化処理開始イベント待ちに失敗しました。

**エラーレベル** : crit

**(S)**Web サーバは起動処理を中断します。

**(O)**WaitForSingleObject() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

the service control dispatcher terminated before completing initialization of the service.

サービス制御ディスパッチャスレッドはサービス初期化処理が完了する前に終了しました。

**エラーレベル** : crit

(S) サービスの起動処理を中断します。

(O) このメッセージのほかに出力されているメッセージのエラーの原因について見直してください。

service initialization wait timed out.

サービス起動プロセスのサービス初期化処理完了イベント待ちでタイムアウトが発生しました。

**エラーレベル** : crit

(S) サービスの起動処理を中断します。

(O) このメッセージのほかに出力されているメッセージのエラーの原因について見直してください。

詳細情報 : WaitForMultipleObjects failed.

サービス起動プロセスはサービス初期化処理完了イベント待ちに失敗しました。

**エラーレベル** : crit

(S) サービスの起動処理を中断します。

(O) WaitForSingleObject() 関数が返す詳細情報について見直してください。

## 6.2.4 error レベルのメッセージ

Hitachi Web Server の基本機能で出力されるメッセージで、エラーレベルが error のメッセージについて説明します。

[client クライアントアドレス] Request exceeded the limit of 制限値 internal redirects due to probable configuration error. Use 'LimitInternalRecursion' to increase the limit if necessary. Use 'LogLevel debug' to get a backtrace.

リクエストの内部リダイレクトの回数が、制限値 (10) に達しました。

**エラーレベル** : error

(S) ステータスコード「500 Internal Server Error」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

(O) 内部リダイレクトが不要に繰り返されないように、設定を確認してください。

---

[client クライアントアドレス] Request exceeded the limit of 制限値 subrequest nesting levels due to probable configuration error. Use 'LimitInternalRecursion' to increase the limit if necessary. Use 'LogLevel debug' to get a backtrace.

リクエストのサブリクエストのネスト回数が制限値 (10) に達しました。

**エラーレベル:** error

(S) ステータスコード「500 Internal Server Error」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

(O) サブリクエストが不要に繰り返されないように、設定を確認してください。

---

[client クライアントアドレス] Invalid URI in request リクエスト

リクエスト中の URI が不正です。

**エラーレベル:** error

(S) ステータスコード「400 Bad Request」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

(O) リクエスト中の URI を見直してください。

---

[client クライアントアドレス] File does not exist: ファイル名

要求したファイルが見つかりません。

**エラーレベル:** error

(S) ステータスコード「404 Not Found」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

(O) 要求したファイル名について見直してください。

---

[client クライアントアドレス] Attempt to serve directory: ディレクトリ名

ディレクトリ名への要求はできません。

**エラーレベル:** error

(S) ステータスコード「404 Not Found」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

(O) リクエスト中の URI を見直してください。

---

[client クライアントアドレス] This resource does not accept the メソッド method.

ソースに対して許可されていないメソッドでの要求でした。

**エラーレベル** : error

(S) ステータスコード「405 Method Not Allowed」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

(O) リクエスト中のメソッドを見直してください。

---

[client クライアントアドレス] 詳細情報 : file permissions deny server access: ファイル名  
要求されたファイルへのアクセス権がありません。

**エラーレベル** : error

(S) ステータスコード「403 Forbidden」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

(O) 要求されたファイルについて詳細情報に従い見直してください。

---

[client クライアントアドレス] Invalid method in request リクエスト  
リクエスト中のメソッドが不正です。

**エラーレベル** : error

(S) ステータスコード「501 Method Not Implemented」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

(O) リクエスト中のメソッドを見直してください。

---

[client クライアントアドレス] 詳細情報 : core\_output\_filter: Error reading from bucket.  
送信データの読み込み処理に失敗しました。

**エラーレベル** : error

(S) ステータスコード「500 Internal Server Error」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

(O) 詳細情報について見直してください。

---

[client クライアントアドレス] 詳細情報 : Failed to read cgi file ファイル名称 for testing  
ファイルの読み込みに失敗しました。

**エラーレベル** : error

(S) スクリプト実行処理を中断します。

(O) 詳細情報について見直してください。

---

[client クライアントアドレス] ファイル名称 is not executable; ensure interpreted scripts have "#!" first line

指定されたファイルは実行できません。

**エラーレベル:** error

(S) CGI プログラムの起動を中断します。

(O) 最初の行に "#!" が指定してあるか確認してください。

---

[client クライアントアドレス] 詳細情報: reading request body failed

クライアントからのリクエストボディの受信に失敗しました。

**エラーレベル:** error

(S) ステータスコード「500 Internal Server Error」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

(O) 詳細情報に示す原因について見直してください。

---

詳細情報: could not create プロセス ID 格納ファイル名

プロセス ID 格納ファイルを作成できませんでした。

**エラーレベル:** error

(S) Web サーバは起動処理を中断します。

(O) PidFile ディレクティブで指定したファイルを詳細情報について見直してください。

---

httpsd: could not log pid to file プロセス ID 格納ファイル名

プロセス ID 格納ファイルへのプロセス ID の記録に失敗しました。

**エラーレベル:** error

(S) Web サーバは起動処理を中断します。

(O) このメッセージのほかにも出力されているメッセージのエラーの原因について見直してください。

---

Too many errors in select loop. Child process exiting.

サーバプロセスでの select() エラー発生回数が 100 回を超えたため、サーバプロセスを

終了します。

**エラーレベル** : error

(S) リクエスト受付処理を終了します。

(O) このメッセージのほかにも出力されている `select()` 関数のエラーの原因について見直してください。

詳細情報 : accept: (client socket)

accept() 関数でエラーが発生しました。

**エラーレベル** : error

(S) リクエスト受付処理を続行します。

(O) accept() 関数が返す詳細情報について見直してください。

詳細情報 : Child プロセス ID: Failed to acquire the start\_mutex. Process will exit.

サーバプロセス排他用のロック獲得に失敗しました。

**エラーレベル** : error

(S) サーバプロセスを終了します。

(O) WaitForSingleObject() 関数が返す詳細情報について見直してください。

詳細情報 : Child プロセス ID: Failure releasing the start mutex

サーバプロセス排他用のロック解放に失敗しました。

**エラーレベル** : error

(S) サーバプロセスは終了処理を続行します。

(O) ReleaseMutex() 関数が返す詳細情報について見直してください。

詳細情報 : set\_listeners\_noninheritable: SetHandleInformation failed.

オブジェクトハンドルのプロパティ設定に失敗しました。

**エラーレベル** : error

(S) サーバプロセスは初期化処理を続行します。

(O) SetHandleInformation() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : master\_main: WaitForMultipleObjects with INFINETE wait exited with WAIT\_TIMEOUT

制御プロセスは停止, 計画停止または再起動のイベント待ち中に, INFINETE 指定であるにもかかわらずタイムアウトが発生しました。

**エラーレベル :** error

**(S)**Web サーバは終了します。

**(O)**WaitForMultipleObjects() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : ResetEvent(shutdown\_event)

制御プロセスは停止イベントの解除に失敗しました。

**エラーレベル :** error

**(S)**Web サーバは停止処理を続行します。

**(O)**ResetEvent() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Parent: ResetEvent(restart\_event) failed.

制御プロセスは再起動イベントの解除に失敗しました。

**エラーレベル :** error

**(S)**Web サーバは再起動処理を続行します。

**(O)**ResetEvent() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Parent: SetEvent for child process スロット番号 failed

制御プロセスはサーバプロセスの再起動イベントの設定に失敗しました。

**エラーレベル :** error

**(S)**Web サーバは再起動処理を続行します。

**(O)**SetEvent() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Parent: SetEvent for child process スロット番号 failed

制御プロセスはサーバプロセスの停止または計画停止イベントの設定に失敗しました。

**エラーレベル :** error

**(S)**Web サーバは停止または計画停止処理を続行します。

**(O)**SetEvent() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

Parent: child process exited with status 終了コード -- Aborting.

サーバプロセスは終了コードで終了しました。Web サーバを停止します。

**エラーレベル** : error

**(S)**Web サーバは停止処理を開始します。

**(O)** 終了コードが示す原因について、見直してください。

---

サービス名称 :Service is already installed.

すでにインストールされているサービスをインストールしようとした。

**エラーレベル** : error

**(S)**Web サーバはサービスインストール処理を中止します。

**(O)** サービスを確認してください。

---

詳細情報 : No installed service named " サービス名称 ".

インストールされていないサービスを指定しました。

**エラーレベル** : error

**(S)**Web サーバは起動処理を中断します。

**(O)** サービスを確認してください。

---

詳細情報 : サービス名称 : Unable to create the start\_mutex.

排他用のハンドラ生成に失敗しました。

**エラーレベル** : error

**(S)**Web サーバは起動処理を中断します。

**(O)**CreateMutexW() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : could not open transfer log file ファイル名 .

ログファイルが開けません。

**エラーレベル** : error

**(S)**Web サーバの起動処理を終了します ( Web サーバを起動しません )。

**(O)**TransferLog ディレクティブまたは CustomLog ディレクティブの設定を見直してください。

---

詳細情報 : invalid transfer log path ファイル名 .

ログファイルが不正です。

**エラーレベル** : error

**(S)** Web サーバの起動処理を終了します ( Web サーバを起動しません )。

**(O)** TransferLog ディレクティブまたは CustomLog ディレクティブの設定を見直してください。

---

[client クライアントアドレス] 詳細情報 : log writer isn't correctly setup

log writer が正しくセットアップされていません。

**エラーレベル** : error

**(S)** サーバは処理を続行します。

**(O)** 詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : ResetEvent(graceful\_stop\_event)

制御プロセスは計画停止イベントの解除に失敗しました。

**エラーレベル** : error

**(S)** Web サーバは計画停止処理を続行します。

**(O)** ResetEvent() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

[client クライアントアドレス] request failed: URI too long (longer than 上限値)

リクエスト URI が長過ぎるため、リクエスト処理を続行できません。

**エラーレベル** : error

**(S)** ステータスコード「414 Request-URI Too Large」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

**(O)** リクエストライン ( メソッド, 問い合わせ文字列などを含む URI, HTTP バージョン ) で指定した文字列が LimitRequestLine ディレクティブ値を超えていないか見直してください。

---

[client クライアントアドレス] request failed: erroneous characters after protocol string: リクエストライン

リクエストラインに不正な HTTP プロトコル文字列が指定されています。

**エラーレベル** : error

(S) ステータスコード「400 Bad Request」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

(O) リクエストラインに文法エラーがあります。リクエストラインに指定された HTTP バージョンに、不正な文字列が指定されていないかどうかを確認してください。

---

[client クライアントアドレス] request failed: error reading the headers

リクエストヘッダにエラーがあるためリクエスト処理を続行できません。

**エラーレベル** : error

(S) ステータスコード「400 Bad Request」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

(O) リクエストヘッダに文法エラーがあります。ヘッダとして誤ったものを指定していないかまたはリクエストヘッダの個数が LimitRequestFields ディレクティブ値を超えていないかを見直してください。

---

[client クライアントアドレス] client sent invalid HTTP/0.9 request: HEAD リクエスト URI 値

クライアントは不当な HTTP/0.9 リクエスト (HEAD リクエスト URI 値) を送付したため、リクエスト処理を続行できません。

**エラーレベル** : error

(S) ステータスコード「400 Bad Request」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

(O) HEAD メソッドでのリクエストは HTTP プロトコル 1.0 以降で有効です。HTTP プロトコル文字列を含まないで、HEAD メソッドによるリクエストをしていないか確認してください。

---

[client クライアントアドレス] client sent HTTP/1.1 request without hostname (see RFC2616 section 14.23): リクエスト URI 値

クライアントは HTTP/1.1 リクエストを HOST ヘッダを付けずに送付したため、リクエスト処理を続行できません。

**エラーレベル** : error

(S) ステータスコード「400 Bad Request」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

(O) HOST ヘッダを付けた HTTP/1.1 リクエストであるかを確認してください。

---

[client クライアントアドレス ] need AuthType to note auth failure: リクエスト URI 値  
ユーザ認証する場合の AuthType ディレクティブで指定する認証タイプ名が指定されて  
いません。

**エラーレベル** : error

(S) ステータスコード「401 Authorization Required」を返してリクエスト処理を終了  
します。

(O) ユーザ認証する場合には、AuthType ディレクティブを指定してください。

---

[client クライアントアドレス ] need AuthName: リクエスト URI 値  
ユーザ認証する場合の AuthName ディレクティブで指定する realm 名が指定されていま  
せん。

**エラーレベル** : error

(S) ステータスコード「500 Internal Server Error」をクライアントに返し、リクエ  
スト処理を中断します。

(O) ユーザ認証する場合には、AuthName ディレクティブを指定してください。

---

[client クライアントアドレス ] client used wrong authentication scheme: リクエスト URI 値  
ユーザ認証する場合の Authorization ヘッダの認証制御のタイプが不正です。

**エラーレベル** : error

(S) ステータスコード「401 Authorization Required」を返してリクエスト処理を終了  
します。

(O) Authorization ヘッダには Basic だけを指定できます。Authorization ヘッダでの指  
定値を見直してください。

---

[client クライアントアドレス ] 詳細情報 : ap\_content\_length\_filter: apr\_bucket\_read() failed  
レスポンスデータの読み込み処理に失敗しました。

**エラーレベル** : error

(S) ステータスコード「500 Internal Server Error」をクライアントに返し、リクエ  
スト処理を中断します。

(O) 詳細情報について見直してください。

---

[client クライアントアドレス] 詳細情報: dir\_walk error, path\_info パス情報 is not relative to the filename path ディレクトリ名 for uri リクエスト URI 値

パス情報に示すパスがディレクトリ名に示すディレクトリ以下に含まれていません。

**エラーレベル:** error

(S) ステータスコード「500 Internal Server Error」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

(O) 詳細情報について見直してください。

---

[client クライアントアドレス] 詳細情報: dir\_walk error, could not determine the root path of filename ファイル名 for uri リクエスト URI 値

ファイル名に示すパスに対して、基準となるパスを決定できませんでした。

**エラーレベル:** error

(S) ステータスコード「500 Internal Server Error」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

(O) 詳細情報について見直してください。

---

[client クライアントアドレス] 詳細情報: access to リクエスト URI 値 denied

リクエスト URI に示すファイルへのアクセスは、ファイルへの検索パーミッションがないために失敗しました。

**エラーレベル:** error

(S) ステータスコード「403 Forbidden」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

(O) アクセスファイルについて詳細情報に従い見直してください。

---

[client クライアントアドレス] 詳細情報: access to リクエスト URI 値 failed

リクエスト URI に示すファイルへアクセスできません。

**エラーレベル:** error

(S) ステータスコード「403 Forbidden」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

(O) アクセスファイルについて詳細情報に従い見直してください。

---

[client クライアントアドレス] Forbidden: アクセスファイル doesn't point to a file or directory  
アクセスファイルはファイルおよびディレクトリではありません。

**エラーレベル:** error

(S) ステータスコード「403 Forbidden」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

(O) アクセスファイルの属性を見直してください。

---

Access to file ファイル名 denied by server: not a regular file

ファイルが標準ファイルではないため、ファイルへのアクセスは、Web サーバによって拒否されました。

**エラーレベル:** error

(S) Web サーバの起動処理を中断します。

(O) アクセスするファイルが標準ファイルかどうか見直してください。

---

[client クライアントアドレス] Premature end of script headers: CGI プログラム  
CGI プログラムからクライアントへの出力データがありません。

**エラーレベル:** error

(S) ステータスコード「500 Internal Server Error」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。CGI プログラムは実行を終了します。

(O) CGI プログラムについて見直してください。CGI プログラムは、最初に HTTP ヘッダを出力する必要があります。

---

[client クライアントアドレス] malformed header from script. Bad header= ヘッダ : CGI プログラム

CGI プログラムからクライアントへ出力された HTTP ヘッダのフォーマットは不正です。

**エラーレベル:** error

(S) ステータスコード「500 Internal Server Error」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。CGI プログラムは実行を終了します。

(O) CGI プログラムについて見直してください。CGI プログラムは、最初に HTTP ヘッダを出力する必要があります。出力された HTTP ヘッダのフォーマットが不正です。

---

詳細情報 : Cannot resolve host name バーチャルホスト名 --- ignoring!

不正なバーチャルホストを指定しているため、指定を無視します。

**エラーレベル :** error

(S) 不正なバーチャルホストは無視して、Web サーバの起動処理を続行します。

(O) NameVirtualHost ディレクティブまたは VirtualHost ディレクティブで指定したホスト名について見直してください。

---

VirtualHost ホスト名 : ポート番号 -- mixing \* ports and non-\* ports with a NameVirtualHost address is not supported, proceeding with undefined results

VirtualHost ディレクティブと NameVirtualHost ディレクティブに \* (アスタリスク) で指定したポート番号と \* ではないポート番号が混在しています。実行結果は保証できません。

**エラーレベル :** error

(S) Web サーバは起動処理を続行します。

(O) VirtualHost ディレクティブと NameVirtualHost ディレクティブで指定するポート番号について、\* (アスタリスク) の混在について見直してください。VirtualHost ディレクティブで指定するポート番号で \* を指定した場合には、NameVirtualHost ディレクティブについてもポート番号には \* を指定してください。

---

詳細情報 : Failed to resolve server name for IP アドレス (check DNS) -- or specify an explicit ServerName

VirtualHost ディレクティブで指定したホスト名の解決処理に失敗しました。

**エラーレベル :** error

(S) Web サーバはホスト名の解決処理に失敗したバーチャルホストについては無視して、起動処理を続行します。解決処理に失敗したバーチャルホストは、バーチャルホストとして認識されません。

(O) VirtualHost ディレクティブで指定したホスト名について見直してください。

---

[client クライアントアドレス] Client sent malformed Host header

クライアントは不正な Host ヘッダを送付しました。

**エラーレベル :** error

(S) ステータスコード「400 Bad Request」をクライアントに返し、リクエスト処理を

中断します。

(O)Host ヘッダを見直してください。

---

[client クライアントアドレス] Invalid Content-Length

Content-Length ヘッダで指定した長さが不正です。

**エラーレベル** : error

(S)ステータスコード「400 Bad Request」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

(O)Content-Length ヘッダには数値（10 進数）だけが指定できます。指定値を見直してください。

---

[client クライアントアドレス] Requested content-length of 指定長 is larger than the configured limit of LimitRequestBody ディレクティブ値

Content-Length ヘッダでの指定長は、LimitRequestBody ディレクティブ値よりも大きい値を指定しています。

**エラーレベル** : error

(S)ステータスコード「413 Request Entity Too Large」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

(O)LimitRequestBody ディレクティブでの指定値を見直してください。リクエストボディサイズに上限値を設定しない場合には、0 を指定してください。

---

[client クライアントアドレス] Read content-length of 読み込みボディサイズ is larger than the configured limit of LimitRequestBody ディレクティブ値

LimitRequestBody ディレクティブ値よりも大きいサイズのボディを読み込みました。

**エラーレベル** : error

(S)ステータスコード「413 Request Entity Too Large」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

(O)LimitRequestBody ディレクティブでの指定値を見直してください。リクエストボディサイズに上限値を設定しない場合には、0 を指定してください。

---

[client クライアントアドレス] Unknown Transfer-Encoding Transfer-Encoding ヘッダ値

Transfer-Encoding ヘッダでの指定値が不正です。

**エラーレベル** : error

(S) ステータスコード「501 Method Not Implemented」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

(O) Transfer-Encoding ヘッダに chunked 以外を指定しています。Transfer-Encoding ヘッダを見直してください。

[client クライアントアドレス] chunked Transfer-Encoding forbidden: リクエスト URI 値  
Transfer-Encoding ヘッダに chunked を指定することは禁止されています。

**エラーレベル** : error

(S) ステータスコード「411 Length Required」または「400 Bad Request」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

(O) Transfer-Encoding ヘッダに chunked 以外を指定しています。Transfer-Encoding ヘッダを見直してください。

[client クライアントアドレス] メソッド with body is not allowed for リクエスト URI 値  
ボディを伴うことを許可されていないメソッドに対して、ボディを伴って指定されています。

**エラーレベル** : error

(S) ステータスコード「413 Request Entity Too Large」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

(O) リクエストボディが付加された TRACE メソッドを許可する場合は、TraceEnable ディレクティブで extended を指定してください。ただし、リクエストボディサイズが 64KB を超える場合は受け付けられません。

[client クライアントアドレス] 詳細情報 : apr\_brigade\_partition() failed [ 開始オフセット値又は終了オフセット値 +1, ファイルサイズ ]

バイトレンジオペレーション処理時にエラーが発生しました。

**エラーレベル** : error

(S) Web サーバはエラーの発生したバイトレンジオペレーションについてのデータはクライアントには送信しないで、次のバイトレンジオペレーション処理を実行します。

(O) 詳細情報に示す原因について見直してください。

---

[client クライアントアドレス ] Invalid error redirection directive: リダイレクト先

ErrorDocument ディレクティブで指定するカスタマイズ方法に文法的にエラーがありません。

**エラーレベル** : error

(S) エラーステータス番号はカスタマイズしません。

(O) ErrorDocument ディレクティブでエラーメッセージをカスタマイズする場合には、テキスト、ローカル URL またはフル URL を指定してください。詳細は、ErrorDocument ディレクティブの説明を参照してください。

---

Unable to open logs

ログ出力先の設定またはソケット生成処理でエラーが発生しました。

**エラーレベル** : error

(S) Web サーバは起動処理を中断します。

(O) このメッセージのほかに出力されているメッセージのエラーの原因について見直してください。

---

Configuration Failed

コンフィグファイル読み込み後処理でエラーが発生しました。

**エラーレベル** : error

(S) Web サーバは起動処理を中断します。

(O) このメッセージのほかに出力されているメッセージのエラーの原因について見直してください。

---

詳細情報 : Failure registering service handler

サービス制御マネージャへのサービス制御要求処理関数の登録に失敗しました。

**エラーレベル** : error

(S) サービスの起動処理を中断します。

(O) RegisterServiceCtrlHandler() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Error starting service control dispatcher

サービス制御マネージャへのサービス制御ディスパッチャスレッドの設定に失敗しました。

**エラーレベル** : error

(S) サービスの起動処理を中断します。

(O) StartServiceCtrlDispatcher() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : GetModuleFileName failed

Web サーバ実行ファイルのパス取得に失敗しました。

**エラーレベル** : error

(S) サービスの登録処理を中断します。

(O) GetModuleFileName() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Failed to open the WinNT service manager

ローカルコンピュータのサービス制御マネージャとの接続に失敗しました。

**エラーレベル** : error

(S) サービスのインストール, 削除または起動などの Web サーバ操作処理を中断します。

(O) OpenSCManager() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Failed to open the WinNT service manager.

ローカルコンピュータのサービス制御マネージャとの接続に失敗しました。

**エラーレベル** : error

(S) サービスの削除処理を中断します。

(O) OpenSCManager() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : OpenService failed

サービスのハンドルの取得に失敗しました。

**エラーレベル** : error

(S) サービスの構成パラメタ変更処理を中断します。

(O) OpenService() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : ChangeServiceConfig failed

6. Hitachi Web Server が出力するメッセージ

サービスの構成パラメタ変更に失敗しました。

**エラーレベル** : error

(S) サービスの構成パラメタ変更処理を中断します。

(O) ChangeServiceConfig() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Failed to create WinNT Service Profile

サービスの登録に失敗しました。

**エラーレベル** : error

(S) サービスの登録処理を中断します。

(O) CreateService() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : サービス名称 : Failed to store the ConfigArgs in the registry.

レジストリエントリ ConfigArgs の格納に失敗しました。

**エラーレベル** : error

(S) サービスのインストール , 構成パラメタ変更処理を中断します。

(O) 詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : サービス名称 : OpenService failed

サービスのハンドルの取得に失敗しました。

**エラーレベル** : error

(S) サービスの削除処理を中断します。

(O) OpenService() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : サービス名称 : Failed to delete the service.

サービスの削除に失敗しました。

**エラーレベル** : error

(S) サービスの削除処理を中断します。

(O) DeleteService() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : サービス名称 : Failed to open the service.

サービスのハンドルの取得に失敗しました。

**エラーレベル** : error

**(S)** サービスの起動処理を中断します。

**(O)** OpenService() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

Service サービス名称 is already started!

すでに起動しているサービスを起動しようとしてしました。

**エラーレベル** : error

**(S)** サービスの起動処理を中断します。

**(O)** サービス名称に示すサービスがすでに起動していないかを確認してください。

---

詳細情報 : Failed to open the NT Service Manager

ローカルコンピュータのサービス制御マネージャとの接続に失敗しました。

**エラーレベル** : error

**(S)** サービスの停止, 計画停止または再起動処理を中断します。

**(O)** OpenSCManager() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Failed to open the サービス名称 Service

サービスのハンドルの取得に失敗しました。

**エラーレベル** : error

**(S)** サービスの停止, 計画停止または再起動処理を中断します。

**(O)** OpenService() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Query of Service サービス名称 failed

サービスのステータス情報の取得に失敗しました。

**エラーレベル** : error

**(S)** サービスの停止, 計画停止または再起動処理を中断します。

**(O)** QueryServiceStatus() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : make\_sock: unable to listen for connections on address Web サーバアドレス : ポート番号

ソケット上での接続の受け入れ準備時にエラーが発生しました。

**エラーレベル** : error

(S) Web サーバは起動処理を中断します。

(O) listen() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : The HWS trace could not open the log file ファイル名 specified in the HWSTraceLogFile.

HWSTraceLogFile ディレクティブで指定したファイル名に示すファイルを開けません。

**エラーレベル** : error

(S) 処理を中断します。

(O) 詳細情報に示す原因について見直してください。

---

詳細情報 : The HWS trace could not create the segment(size= サイズ ).

共有メモリを確保できません。

**エラーレベル** : error

(S) 処理を中断します。

(O) 詳細情報に示す原因について見直してください。

---

詳細情報 : The HWS trace could not map the segment(id= 識別子 ) for the child.

共有メモリを空間に割り当てられません。

**エラーレベル** : error

(S) 処理を中断します。

(O) 詳細情報に示す原因について見直してください。

---

詳細情報 : The HWS trace could not map the segment(id= 識別子 ) for the parent.

共有メモリを空間に割り当てられません。

**エラーレベル** : error

(S) 処理を中断します。

(O) 詳細情報に示す原因について見直してください。

---

詳細情報 : The HWS trace could not open the ID file ファイル名 specified in the HWSTraceIdFile.  
HWSTraceIdFile ディレクティブで指定したファイル名で示すファイルを開けません。

**エラーレベル** : error

(S) 処理を中断します。

(O) 詳細情報に示す原因について見直してください。

---

詳細情報 : The HWS trace could not write the log file ファイル名 specified in the HWSTraceLogFile.

HWSTraceLogFile ディレクティブで指定したファイルへ、プロセス ID についての共有メモリの内容を出力することに失敗しました。

**エラーレベル** : error

(S) 出力処理を中断します。

---

詳細情報 : The HWS trace could not open the segment(id= 共有メモリ識別子 ).  
共有メモリのオープンに失敗しました。

**エラーレベル** : error

(S) 処理を中断します。

(O) 詳細情報に示す原因について見直してください。

---

[client クライアントアドレス ] File does not exist: ファイル名  
要求したファイルが見つかりません。

**エラーレベル** : error

(S) ステータスコード「404 Not Found」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

(O) 要求したファイル名について見直してください。

---

[client クライアントアドレス ] 詳細情報 : Can't open directory for index: ディレクトリ名  
ディレクトリインデックスをするディレクトリが開けません。

**エラーレベル** : error

- (S) ステータスコード「403 Forbidden」を返してリクエスト処理を終了します。
- (O) 詳細情報に示す原因について、システムの状態を確認してください。

---

[client クライアントアドレス] Directory index forbidden by rule: ファイル名  
設定によって、ディレクトリインデクスを表示できません。

**エラーレベル:** error

- (S) ステータスコード「403 Forbidden」を返してリクエスト処理を終了します。
- (O) ディレクトリインデクスを許可する場合には、設定を変更してください。

---

[client クライアントアドレス] cannot redirect ' リクエスト URI' to ' リダイレクト先 '; target is not  
a valid absoluteURI or abs\_path

リダイレクト先にリダイレクトできません。設定されたリダイレクト先は、URL ではありません。

**エラーレベル:** error

- (S) ステータスコード「500 Internal Server Error」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。
- (O) 設定されたリダイレクト先が URL となっていることを確認してください。

---

[client クライアントアドレス] 詳細情報: couldn't create child process: エラーコード ファイル名  
CGI 実行時にエラーが発生し、プログラム用のプロセスを生成できませんでした。

**エラーレベル:** error

- (S) ステータスコード「500 Internal Server Error」を返してリクエスト処理を終了します。
- (O) 詳細情報に示す原因について、システムの状態を確認してください。

---

[client クライアントアドレス] 詳細情報: don't know how to spawn child process: ファイル名  
プロセスを生成できません。

**エラーレベル:** error

- (S) ステータスコード「500 Internal Server Error」を返してリクエスト処理を終了します。
- (O) 詳細情報に示す原因について、システムの状態を確認してください。

---

[client クライアントアドレス] 詳細情報 : couldn't spawn child process: ファイル名  
CGI プログラム用のプロセスを生成できませんでした。

**エラーレベル :** error

(S) ステータスコード「500 Internal Server Error」を返してリクエスト処理を終了します。

(O) 詳細情報に示す原因について、システムの状態を確認してください。

---

[client クライアントアドレス] invalid base directive in map file: リクエスト URI 値  
イメージマップファイル中の base ディレクティブ指定が無効です。

**エラーレベル :** error

(S) ステータスコード「500 Internal Server Error」を返してリクエスト処理を終了します。

(O) マップファイルの base 設定を見直してください。

---

[client クライアントアドレス] invalid directory name in map file: リクエスト URI 値  
イメージマップファイル中で指定されているディレクトリ名が無効です。

**エラーレベル :** error

(S) ステータスコード「500 Internal Server Error」を返してリクエスト処理を終了します。

(O) イメージマップファイル内の指定値を見直してください。

---

[client クライアントアドレス] map file リクエスト URI 値 , line 行番号 syntax error: requires at  
least two fields

イメージマップファイルの行番号で示す行で構文エラーがあります。

**エラーレベル :** error

(S) ステータスコード「500 Internal Server Error」を返してリクエスト処理を終了します。

(O) エラーとなっている行の設定に対して、一つ以上の指定を追加してください。

---

[client クライアントアドレス] 詳細情報 : cannot read directory for multi: ディレクトリ名  
コンテンツネゴシエーションをしようとするディレクトリを開けません。

**エラーレベル** : error

(S) ステータスコード「403 Forbidden」を返してリクエスト処理を終了します。

(O) 詳細情報に示す原因について、システムの状態を確認してください。

---

[client クライアントアドレス] no acceptable variant: ファイル名

Web サーバによるコンテンツネゴシエーションの結果、クライアントが受取できるタイプがありませんでした。

**エラーレベル** : error

(S) ステータスコード「406 Not Acceptable」を返してリクエスト処理を終了します。

---

[client クライアントアドレス] Negotiation: discovered file(s) matching request: ファイル名 (None could be negotiated).

ファイル名にマッチするファイルの中に、コンテンツネゴシエーション可能なものはありませんでした。

**エラーレベル** : error

(S) ステータスコード「404 Not Found」を返してリクエスト処理を終了します。

(O) コンテンツネゴシエーションさせたいファイルのアクセス権限を見直してください。

---

[client クライアントアドレス] client denied by server configuration: ファイル名

ファイル名に示すファイルへのアクセスが Allow または Deny ディレクティブによって拒否されました。

**エラーレベル** : error

(S) ステータスコード「403 Forbidden」を返してリクエスト処理を終了します。

(O) アクセスを許可する場合には、設定を変更してください。

---

[client クライアントアドレス] 詳細情報 : Could not open password file: ファイル名

AuthUserFile ディレクティブで指定されたファイル名で示すパスワードファイルが開けません。

**エラーレベル** : error

(S)

- AuthAuthoritative ディレクティブの値が off の場合  
クライアントから送信されてきたユーザ名はパスワードファイルに未登録であっ

- たと解釈して、処理を続行します。
- そのほかの場合  
ステータスコード「401 Authorization Required」を返してリクエスト処理を終了します。

(O)AuthUserFile ディレクティブ指定値を見直してください。

[client クライアントアドレス] user ユーザ名 not found: リクエスト URI 値

リクエスト URI にアクセスしようとしたクライアントが送信してきたユーザ名が、アクセスできるユーザ名一覧の中に見つかりませんでした。

**エラーレベル** : error

(S)ステータスコード「401 Authorization Required」を返してリクエスト処理を終了します。

(O)ユーザのアクセスを許可する場合には、設定に追加してください。

[client クライアントアドレス] user ユーザ名 : authentication failure for " リクエスト URI 値 " : Password Mismatch

リクエスト URI にアクセスしようとしたクライアントは認証エラーとなりました。

**エラーレベル** : error

(S)ステータスコード「401 Authorization Required」を返してリクエスト処理を終了します。

(O)パスワードを見直してください。

[client クライアントアドレス] access to リクエスト URI 値 failed, reason: unknown require directive: " 識別子 "

Require ディレクティブに対して不明な識別子が指定されていたため、正常に認証されませんでした。

**エラーレベル** : error

(S)ステータスコード「401 Authorization Required」を返してリクエスト処理を終了します。

(O)Require ディレクティブの指定を見直してください。

[client クライアントアドレス] access to リクエスト URI 値 failed, reason: user ユーザ名 not allowed access

## 6. Hitachi Web Server が出力するメッセージ

認証に失敗したため、ユーザはリクエスト URI にアクセスできません。

**エラーレベル** : error

(S) ステータスコード「401 Authorization Required」を返してリクエスト処理を終了します。

(O) ユーザのアクセスを許可する場合には、アクセス制御設定を変更してください。

---

[client クライアントアドレス] 詳細情報 : Could not open group file: ファイル名  
AuthGroupFile ディレクティブで指定されたファイルを開けません。

**エラーレベル** : error

(S) リクエスト処理を続行します。

(O) AuthGroupFile ディレクティブの設定を見直してください。

---

詳細情報 : Invalid mime types config path ファイル名

TypesConfig ディレクティブで指定されたファイルのパスが不正です。

**エラーレベル** : error

(S) Web サーバの起動処理を終了します (Web サーバを起動しません)。

(O) TypesConfig ディレクティブの設定を見直してください。

---

詳細情報 : could not open mime types config file ファイル名 .

TypesConfig ディレクティブで指定されたファイルが開けません。

**エラーレベル** : error

(S) Web サーバの起動処理を終了します (Web サーバを起動しません)。

(O) TypesConfig ディレクティブの設定を見直してください。

---

Pre-configuration failed

コンフィグファイル読み込み前処理でエラーが発生しました。

**エラーレベル** : error

(S) Web サーバは起動処理を中断します。

(O) このメッセージのほかに出力されているメッセージのエラーの原因について見直してください。

---

詳細情報 : unable to setup module trace: 関数名

モジュールトレースを出力するための初期設定ができませんでした。

**エラーレベル** : error

(S)Web サーバは起動処理を中断します。

(O)\_open\_osfhandle() 関数または \_fdopen 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : apr\_poll: (listen)

select() 関数でエラーが発生しました。

**エラーレベル** : error

(S)サーバプロセスを終了します。

(O)select() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

server reached MaxClients setting, consider raising the MaxClients setting

サーバプロセス数は MaxClients ディレクティブ設定値に到達しました。MaxClients ディレクティブを増加させることを検討してください。

**エラーレベル** : error

(S)Web サーバの起動を続行します。MaxClients ディレクティブ指定値を超えてはサーバプロセスの生成はされません。

(O)MaxClients ディレクティブ指定値を見直してください。MinSpareServers ディレクティブで指定した数のアイドル状態のサーバプロセスを生成するためには、MaxClients ディレクティブでの指定値を増加させる必要があります。

---

child process プロセス ID still did not exit, sending a SIGKILL

プロセス ID で示すサーバプロセスが終了していないため、SIGKILL シグナルを送信します。

**エラーレベル** : error

(S)Web サーバの停止または再起動処理を続行します。

(O)サーバプロセスが終了するまでお待ちください。

---

could not make child process プロセス ID exit, attempting to continue anyway

## 6. Hitachi Web Server が出力するメッセージ

プロセス ID で示すサーバプロセスを終了させることができませんでした。

**エラーレベル** : error

(S) 未終了のサーバプロセスを無視してサーバの停止または再起動処理を続行します。

(O) 未終了のサーバプロセスがあります。終了しない原因を調査し、終了させる必要があればシグナルを送付し強制的に終了させてください。

---

詳細情報 : apr\_accept: (client socket)

accept() 関数でエラーが発生しました。

**エラーレベル** : error

(S) リクエストを受けたサーバプロセスを終了します。

(O) accept() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : The HWS trace could not assign the segment(id= 共有メモリ識別子).

共有メモリの割り当てができません。

**エラーレベル** : error

(S) 処理を中断します。

(O) shmat() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : HWS trace shmctl() IPC\_STAT could not reduce the current value(id= 共有メモリ識別子).

共有メモリ識別子に対する共有メモリの状態を抽出できません。

**エラーレベル** : error

(S) 処理を中断します。

(O) shmctl 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : HWS trace shmctl() IPC\_SET could not set the value(id= 共有メモリ識別子 ), you probably need to modify User or Group directives.

共有メモリ識別子に対する共有メモリの状態を設定できません。

**エラーレベル** : error

(S) 処理を中断します。

(O) User ディレクティブまたは Group ディレクティブで指定したユーザが、システムに

登録されていない場合に発生します。User ディレクティブ、Group ディレクティブの指定値を見直してください。

---

[client クライアントアドレス] Symbolic link not allowed: アクセスファイル

アクセスファイルで示すファイルはシンボリックリンクをたどることを許可されていません。

**エラーレベル** : error

(S) ステータスコード「403 Forbidden」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

(O) Options ディレクティブの FollowSymLinks が有効であることを確認ください。FollowSymLinks が無効の場合には、SymLinksIfOwnerMatch が有効であるか確認してください。SymLinksIfOwnerMatch が有効である場合には、アクセスファイルまたはディレクトリの所有者がシンボリックリンクの所有者と同じことを確認してください。

---

詳細情報 : socket: SetHandleInformation failed.(client クライアントアドレス)

ソケットのプロパティ設定に失敗しました。

**エラーレベル** : error

(S) Web サーバはリクエスト処理を中断します。

(O) SetHandleInformation() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : 関数名 failed

関数名で示す関数でエラーが発生しました。

**エラーレベル** : error

(S) Web サーバは起動処理を中断します。

(O) 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

request queue reached HWMaxQueueSize setting, consider raising the HWMaxQueueSize setting

リクエストキューに保持されているリクエストの数が、HWMaxQueueSize ディレクティブの設定値に到達しました。HWMaxQueueSize ディレクティブの設定値を増加させることを検討してください。

**エラーレベル** : error

## 6. Hitachi Web Server が出力するメッセージ

(S) 処理を続行します。キューサイズを超えたクライアントからのリクエストの接続は Web サーバ側で切断されます。

(O)HWSMaxQueueSize ディレクティブの設定値を見直してください。

### 6.2.5 warn レベルのメッセージ

Hitachi Web Server の基本機能で出力されるメッセージで、エラーレベルが warn のメッセージについて説明します。

---

module モジュール名称 is already loaded, skipping

モジュールはすでに Web サーバに組み込まれているため、処理を行いません。

**エラーレベル:** warn

(S)Web サーバは起動処理を続行します。

(O)LoadModule ディレクティブの記述内容を見直してください。

---

pid file プロセス ID 格納ファイル名 overwritten -- Unclean shutdown of previous server run?

プロセス ID を格納しているファイルを上書きしました。前回 Web サーバが正常にシャットダウンされなかったおそれがあります。Web サーバが正常にシャットダウンされた場合は、プロセス ID 格納ファイルは消去されます。

**エラーレベル:** warn

(S)Web サーバは起動処理を続行します。

(O)未終了の Web サーバがないかどうか確認してください。PidFile ディレクティブで指定したファイルには、Web サーバの起動時に制御プロセスのプロセス ID が格納されます。複数の Web サーバで PidFile ディレクティブで指定したファイルが重複した場合にも、このメッセージは出力されます。複数の Web サーバで共用していないか確認してください。

---

詳細情報: apr\_socket\_opt\_set: (TCP\_NODELAY)

IP プロトコルレベルのオプション TCP\_NODELAY 設定時にエラーが発生しました。

**エラーレベル:** warn

(S)Web サーバは TCP\_NODELAY オプションは設定しないで、起動処理を続行します。Nagle バッファリングアルゴリズムは有効です。

(O)setsockopt() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : getsockname failed

getsockname() に失敗しました。

**エラーレベル** : warn

**(S)** サーバスレッドはリクエスト待ち状態となります。

**(O)** getsockname() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : getpeername failed

getpeername() に失敗しました。

**エラーレベル** : warn

**(S)** サーバスレッドはクライアントのソケット情報を設定しないで、リクエスト処理を続行します。

**(O)** getpeername() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

Server ran out of threads to serve requests. Consider raising the ThreadsPerChild setting

リクエストを処理するサーバスレッドが不足しています。

**エラーレベル** : warn

**(S)** リクエスト処理を続行します。

**(O)** ThreadsPerChild ディレクティブ値の増加を検討してください。

---

詳細情報 : No installed ConfigArgs for the service " サービス名称 ", using Server defaults.

サービス名称で示すサービスのレジストリエントリ ConfigArgs の内容を取得できないため、デフォルトで起動します。

**エラーレベル** : warn

**(S)** Web サーバは起動処理を続行します。

**(O)** サービス名称のレジストリキー下に、レジストリエントリ ConfigArgs があるかを確認してください。

---

NameVirtualHost ホスト名 : ポート番号 has no VirtualHosts

NameVirtualHost ディレクティブが定義されたホスト名、ポート番号は VirtualHost ディレクティブで使用されていません。

**エラーレベル:** warn

(S)NameVirtualHost ディレクティブの指定を無視し、Web サーバ起動処理を続行します。

(O) 不要な NameVirtualHost ディレクティブは削除してください。NameVirtualHost ディレクティブは、同一のホスト名、ポート番号に対して複数の VirtualHost ディレクティブを定義する場合に指定してください。

---

\_default\_ VirtualHost overlap on port ポート番号, the first has precedence

デフォルトバーチャルホストはポート番号についてオーバーラップしました。最初に指定したバーチャルホストが有効になります。

**エラーレベル:** warn

(S)最初に指定したバーチャルホスト以外は無視し、Web サーバ起動処理を続行します。

(O)デフォルトバーチャルホスト (VirtualHost ディレクティブで \*, 255.255.255.255 または \_default\_ を指定する) は、同じポートについて複数指定できません。デフォルトバーチャルホストの指定について見直してください。

---

VirtualHost ホスト名: ポート番号 overlaps with VirtualHost ホスト名: ポート番号, the first has precedence, perhaps you need a NameVirtualHost directive

ホスト名: ポート番号で指定されたバーチャルホストはオーバーラップしました。最初に指定したバーチャルホストが有効になります。

**エラーレベル:** warn

(S)最初に指定したバーチャルホスト以外は無視し、Web サーバ起動処理を続行します。

(O)ホスト名: ポート番号に同じバーチャルホストを指定する場合には、該当するホスト名、ポート番号について NameVirtualHost ディレクティブを定義してください。

---

httpsd: gethostname() failed to determine ServerName

gethostname() によって、ServerName を決定しようとしたが失敗しました。

**エラーレベル:** warn

(S)Web サーバのアドレスは 127.0.0.1 とします。

(O)ホスト名が取得できない原因について見直してください。

---

PassEnv variable 環境変数 was undefined

PassEnv ディレクティブで指定した環境変数は環境変数として定義されていません。

**エラーレベル** : warn

(S) 処理を続行します。

(O) 環境変数を設定してください。

---

The ディレクティブ directive in コンフィグファイル at line 行番号 will probably never match because it overlaps an earlier ディレクティブ .

同一の URL に適用可能なディレクティブを重複して指定しているため、後の指定は適用されません。

**エラーレベル** : warn

(S) Web サーバは起動処理を続行します。

(O) 表示されている行のディレクティブの設定を見直してください。

---

詳細情報 : Cannot get media type from 'メディアタイプ'

MIME のメディアタイプが正しく取得できません。

**エラーレベル** : warn

(S) リクエスト処理を続行します。

(O) MIME の設定を見直してください。

---

詳細情報 : Cannot get media parameter.

MIME のメディアパラメータが正しく取得できません。

**エラーレベル** : warn

(S) リクエスト処理を続行します。

(O) MIME の設定を見直してください。

---

詳細情報 : Cannot get media subtype.

MIME のメディアサブタイプが正しく取得できません。

**エラーレベル** : warn

(S) リクエスト処理を続行します。

(O) MIME の設定を見直してください。

---

詳細情報 : mod\_mime: analyze\_ct: cannot get media type from 'メディアタイプ'

MIME のメディアタイプが正しく取得できません。

**エラーレベル :** warn

**(S)** リクエスト処理を続行します。

**(O)** MIME の設定を見直してください。

---

詳細情報 : sigaction( シグナル )

シグナルに対するアクションの変更時にエラーが発生しました。

シグナルの種類を次に示します。

SIGSEGV SIGBUS SIGABRT SIGILL SIGTERM SIGINT  
SIGXCPU SIGXFSZ SIGPIPE SIGHUP SIGUSR1 SIGUSR2

**エラーレベル :** warn

**(S)** Web サーバは起動処理を続行します。

**(O)** sigaction() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

long lost child came home! (pid プロセス ID)

graceful によるサーバの再起動後、制御プロセスが監視対象以外のプロセスを終了しました。

**エラーレベル :** warn

**(S)** 制御プロセスはスコアボードファイルを使用してサーバプロセスの状態を管理しています。graceful による再起動後に、終了したプロセスが管理しているプロセスに該当しない場合、このメッセージを出力します。

**(O)** 終了したプロセスが制御プロセスの監視対象外である原因について見直してください。例えば、gcache サーバは、制御プロセスの監視対象外のプロセスです。サーバプロセスは制御プロセスの監視対象であり、サーバプロセスに対してこのメッセージが出力された場合には、何らかの原因でサーバプロセスが監視対象から外れたこととなります。

---

詳細情報 : killpg SIGTERM

Web サーバを終了させるために制御プロセスは killpg() 関数によってサーバプロセスに対してシグナル SIGTERM を送信しましたがエラーが発生しました。

**エラーレベル :** warn

**(S)** 制御プロセスは、数秒後にサーバプロセスそれぞれに対して SIGTERM シグナルを

送信しサーバプロセス終了処理を続行します。

(O)killpg() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : apr\_socket\_opt\_set: (TCP\_NODELAY)

IP プロトコルレベルのオプション TCP\_NODELAY 設定時にエラーが発生しました。

**エラーレベル** : warn

(S)TCP\_NODELAY オプションは設定しないで Web サーバの起動処理を続行します。  
Nagle バッファリングアルゴリズムは有効です。

(O)setsockopt() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : write pipe\_of\_death

サーバプロセスの終了要求で使用するパイプへの書き込みに失敗しました。

**エラーレベル** : warn

(S)サーバプロセス終了要求処理を中断します。

(O)詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : get socket to connect to listener

サーバプロセスの終了要求で使用するソケット生成に失敗しました。

**エラーレベル** : warn

(S)サーバプロセス終了要求処理を中断します。

(O)socket() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : set timeout on socket to connect to listener

サーバプロセスの終了要求で使用するソケットのタイムアウト設定に失敗しました。

**エラーレベル** : warn

(S)サーバプロセス終了要求処理を中断します。

(O)詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : connect to listener on Web サーバアドレス : ポート番号

サーバプロセス終了要求処理中, Web サーバへの接続に失敗しました。

**エラーレベル** : warn

(S) サーバプロセス終了要求処理を中断します。

(O) 詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : The HWS trace could not obtain the shared memory identifier from the file ファイル名 specified in the HWSTraceIdFile.

HWSTraceIdFile ディレクティブで指定したファイル名で示すファイルから共有メモリ識別子を取り出せません。

**エラーレベル** : warn

(S) 処理を続行します。

(O) 詳細情報で示す原因について見直してください。

---

The format of the shared memory identifier specified in the HWSTraceIdFile is invalid.

HWSTraceIdFile ディレクティブで指定したファイルの共有メモリ識別子はフォーマットが不正です。

**エラーレベル** : warn

(S) 処理を続行します。

(O) 共有メモリ識別子について見直してください。

---

詳細情報 : HWS trace shmctl() IPC\_RMID could not remove the shared memory segment(id= 共有メモリ識別子).

共有メモリを削除できません。

**エラーレベル** : warn

(S) 処理を続行します。

(O) 詳細情報で示す原因について見直してください。

---

詳細情報 : killpg SIGUSR1

graceful による再起動または計画停止させるために制御プロセスは killpg() 関数によってサーバプロセスに対してシグナル SIGUSR1 を送信しましたがエラーが発生しました。

**エラーレベル** : warn

(S) 制御プロセスは、再起動または計画停止処理を続行します。

(O)killpg() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

[client クライアントアドレス ] authenticated user ' ユーザ名称 ' not a member of any groups, so 'file-group' requirement cannot succeed for file ' ファイル名称 '

認証ユーザはどのグループのメンバでもないため, file-group 要求は失敗しました。

**エラーレベル :** warn

(S) リクエスト処理を続行します。

---

詳細情報 : killpg SIGHUP

Web サーバを再起動させるために制御プロセスは killpg() 関数によってサーバプロセスに対してシグナル SIGHUP を送信しましたがエラーが発生しました。

**エラーレベル :** warn

(S) 制御プロセスは, 数秒後にサーバプロセスそれぞれに対して SIGTERM シグナルを送信し, サーバプロセス終了処理を続行します。

(O)killpg() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

MaxClients can't be changed by restart. Original was used

MaxClients ディレクティブは, graceful または restart による再起動時には変更できません。

**エラーレベル :** warn

(S) Web サーバは起動時の MaxClients ディレクティブ値を設定し, 再起動処理を続行します。

(O) 再起動時には, MaxClients ディレクティブ値を変更しないでください。

---

child process プロセス ID still did not exit, sending a SIGTERM

プロセス ID で示すサーバプロセスが終了していないため, SIGTERM シグナルを送信します。

**エラーレベル :** warn

(S) Web サーバの停止または再起動処理を続行します。

(O) サーバプロセスに対して SIGTERM シグナルがブロックされていないか確認し, サーバプロセスが終了するまでお待ちください。

## 6.2.6 notice レベルのメッセージ

Hitachi Web Server の基本機能で出力されるメッセージで、エラーレベルが notice のメッセージについて説明します。

---

cannot use a full URL in a 401 ErrorDocument directive --- ignoring!

ErrorDocument ディレクティブでエラーステータスコードに 401 を指定したときにはフル URL 指定はできません。

**エラーレベル** : notice

(S) Web サーバは起動処理を続行します。

(O) エラーステータスコードに 401 を指定したときは、テキストまたはローカル URL を指定してください。

---

Child プロセス ID: Listening on port ポート番号 .

ポート番号に示すポートへのリクエストを受け付けます。

**エラーレベル** : notice

(S) リクエスト受付処理を開始します。

---

Child プロセス ID: Acquired the start mutex.

サーバプロセス排他用のロックを獲得しました。

**エラーレベル** : notice

(S) サーバプロセスは起動処理を続行します。

---

Child プロセス ID: Starting スレッド数 worker threads

スレッド数に示す数のサーバスレッドを生成します。

**エラーレベル** : notice

(S) サーバプロセスはサーバスレッド生成を開始します。

---

Child プロセス ID: Exit event signaled. Child process is ending.

サーバプロセスに終了イベントが通知されました。

**エラーレベル** : notice

(S) サーバプロセスの終了処理を開始します。

---

Child プロセス ID: Released the start mutex

サーバプロセス排他用のロックを解放しました。

**エラーレベル** : notice

(S) サーバプロセスは終了処理を続行します。

---

Child プロセス ID: Waiting for 生成サーバスレッド数 worker threads to exit.

サーバプロセスはサーバスレッドの終了待ち状態です。

**エラーレベル** : notice

(S) サーバプロセスはサーバスレッドの終了を待ちます。

---

Child プロセス ID: Terminating 未終了のサーバスレッド数 threads that failed to exit.

終了しないサーバスレッドを強制的に終了させます。

**エラーレベル** : notice

(S) サーバプロセスは終了処理を続行します。

---

Child プロセス ID: All worker threads have exited.

すべてのサーバスレッドが終了しました。

**エラーレベル** : notice

(S) サーバプロセスは終了処理を続行します。

---

Parent: Created child process プロセス ID

サーバプロセスを生成しました。

**エラーレベル** : notice

(S) Web サーバは起動処理を続行します。

---

Parent: Received shutdown signal -- Shutting down the server.

制御プロセスに停止イベントが通知されました。

**エラーレベル** : notice

6. Hitachi Web Server が出力するメッセージ

(S)Web サーバは停止処理を開始します。

---

Parent: Received restart signal -- Restarting the server.

制御プロセスに再起動イベントが通知されました。

**エラーレベル** : notice

(S)Web サーバは再起動処理を開始します。

---

Parent: child process exited with status 終了コード -- Restarting.

サーバプロセスは終了コードで終了しました。サーバプロセスを再起動します。

**エラーレベル** : notice

(S)Web サーバは再起動処理を開始します。

---

Parent: Child process exited successfully.

サーバプロセスは正常に終了しました。

**エラーレベル** : notice

(S)Web サーバは停止または計画停止処理を続行します。

---

Parent: Forcing termination of child process ハンドル番号

制御プロセスが設定した停止または計画停止イベントで終了しないサーバプロセスを強制的に終了させます。

**エラーレベル** : notice

(S)Web サーバは停止または計画停止処理を続行します。

(O)サーバプロセスが終了しない要因を見直してください。

---

Child プロセス ID: Child process is running

サーバプロセスの起動処理が開始されました。

**エラーレベル** : notice

(S)サーバプロセスは起動処理を続行します。

---

Child プロセス ID: Child process is exiting

サーバプロセスを終了します。

**エラーレベル** : notice

**(S)**サーバプロセスは終了処理を続行します。

---

サーバ名 configured -- resuming normal operations

Web サーバの起動が開始されました。

**エラーレベル** : notice

**(S)**Web サーバは起動処理を続行します。

---

Server built: Web サーバの構築された時刻

起動された Web サーバの構築時刻を示します。

**エラーレベル** : notice

**(S)**Web サーバの構築時刻を出力し、起動処理を続行します。

---

Child サーバプロセス ID: Graceful exit event signaled. Child process is ending.

サーバプロセスに計画停止イベントが通知されました。

**エラーレベル** : notice

**(S)**サーバプロセスの計画停止処理を開始します。

---

Parent: Received graceful stop signal -- Shutting down the server gracefully.

制御プロセスに計画停止イベントが通知されました。

**エラーレベル** : notice

**(S)**Web サーバは計画停止処理を開始します。

---

[client クライアントアドレス ] {child process プロセス ID|server thread スレッド ID}:forcing termination of request " リクエストライン "

計画停止要求受付から強制停止時間が経過したため、リクエストラインに示すリクエスト処理を中断しました。

**エラーレベル** : notice

**(S)**Web サーバはリクエスト処理を中断して、停止処理を続行します。

---

caught シグナル , shutting down

Web サーバを停止しました。

シグナルの種類を次に示します。

SIGTERM SIGUSR2 SIGXCPU SIGXFSZ

**エラーレベル** : notice

(S)Web サーバを停止します。

---

Graceful restart requested, doing restart

Web サーバに対して graceful による再起動が要求されました。

**エラーレベル** : notice

(S)graceful による再起動処理を開始します。

---

SIGHUP received. Attempting to restart

Web サーバはシグナル SIGHUP による再起動要求を受信しました。

**エラーレベル** : notice

(S)Web サーバは再起動処理を開始します。

---

Graceful stop requested, doing graceful stop

Web サーバに対して計画停止が要求されました。

**エラーレベル** : notice

(S)計画停止処理を開始します。

---

child pid プロセス ID exit signal シグナル意味 (シグナル番号) [, possible coredump in コア出力先ディレクトリ]

サーバプロセスは、シグナル番号で示すシグナルで終了しました。出力可能である場合には、コア出力先ディレクトリにコアを出力します。

**エラーレベル** : notice

(S)Web サーバは処理を続行します。

(O) 保守員に連絡してください。

---

seg fault or similar nasty error detected in the parent process

制御プロセスを終了させるシグナルを受信しました。

**エラーレベル** : notice

(S) 制御プロセスを終了します。

(O) 保守員に連絡してください。

---

Child サーバプロセス ID: Parent process exited. Child process is ending.

制御プロセスの終了を検知しました。

**エラーレベル** : notice

(S) サーバプロセスの終了処理を開始します。

---

Parent 制御プロセス ID: Using config file " コンフィグファイル名 "

制御プロセスのプロセス ID および起動処理で使したコンフィグファイル名を示します。

**エラーレベル** : notice

(S) Web サーバは起動処理を続行します。

---

The server started by non-root user. User and Group directives is not used.

一般ユーザで起動しているため、User ディレクティブと Group ディレクティブは使用しません。

**エラーレベル** : notice

(S) Web サーバは起動処理を続行します。

---

## 6.2.7 info レベルのメッセージ

Hitachi Web Server の基本機能で出力されるメッセージで、エラーレベルが info のメッセージについて説明します。

---

[client クライアントアドレス] 詳細情報 : core\_output\_filter: writing data to the network

クライアントへのデータ送信処理中にエラーが発生しました。

**エラーレベル** : info

(S)Web サーバからクライアントへのデータ送信処理を中断します。

(O) 詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : apr\_socket\_addr\_get(APR\_LOCAL)

Web サーバのソケット情報を取得できませんでした。

**エラーレベル** : info

(S)Web サーバはリクエスト処理を中断します。

(O)getsockname() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : apr\_socket\_addr\_get(APR\_REMOTE)

クライアントのソケット情報を取得できませんでした。

**エラーレベル** : info

(S)Web サーバはリクエスト処理を中断します。

(O)getpeername() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

No ExecCGI or Open verb found for files of type ' 拡張子 ':

レジストリキー ExecCGI , Open を検索しましたが、スクリプトの拡張子に関連づけられているインタプリタは見つかりませんでした。

**エラーレベル** : info

(S)"#!" 行に指定されたインタプリタを用いてスクリプト実行処理を続行します。

(O) スクリプトの拡張子とそれに関連づけられているプログラムについて見直してください。

---

詳細情報 : select failed

サーバプロセスの select() でエラーが発生しました。

**エラーレベル** : info

(S) リクエスト受付処理を続行します。

(O)select() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

Parent: Duplicating socket fd 番号 and sending it to child process プロセス ID

制御プロセスはソケットを複製し、サーバプロセスに送付します。

**エラーレベル** : info

**(S)**Web サーバは起動処理を続行します。

Using ConfigArgs of the installed service " サービス名称 ".

サービス名称で示すサービスのレジストリエントリ ConfigArgs を起動オプションに使用します。

**エラーレベル** : info

**(S)**Web サーバは起動処理を続行します。

removed PID file ファイル名 (pid= 制御プロセス ID)

制御プロセス ID 格納ファイルを削除しました。

**エラーレベル** : info

**(S)**Web サーバは停止処理を続行します。

No ConfigArgs registered for サービス名称 , perhaps this service is not installed?

サービス名称に示すサービスのレジストリエントリ ConfigArgs がありません。

**エラーレベル** : info

**(S)**Web サーバは起動処理を続行します。

**(O)** サービスがインストールされているか確認してください。

[client クライアントアドレス ] client sent an unrecognized expectation value of Expect: ヘッダ値  
クライアントは、Expect ヘッダ値にサポートしていない値を指定してリクエストを送付したため、リクエスト処理を続行できません。

**エラーレベル** : info

**(S)** ステータスコード「417 Expectation Failed」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

**(O)** Expect ヘッダ値には 100-continue だけが指定できます。Expect ヘッダを見直してください。

The HWS trace created shared memory segment # 共有メモリ識別子 .

## 6. Hitachi Web Server が出力するメッセージ

内部トレース用の共有メモリを確保しました。

**エラーレベル** : info

**(S)** 処理を続行します。

---

The HWS trace output the log of the process (pid= プロセス ID) into the file ファイル名 specified in the HWSTraceLogFile.

HWSTraceLogFile ディレクティブで指定したファイル名に示すファイルへ、プロセス ID に示すプロセスの共有メモリの内容を出力しました。

**エラーレベル** : info

**(S)** ファイルへの出力を正常に終了して続行します。

---

Child プロセス ID: Accept thread exiting.

リクエスト受付スレッドを終了します。

**エラーレベル** : info

**(S)** サーバプロセスは終了処理を続行します。

---

server seems busy, (you may need to increase StartServers, or Min/MaxSpareServers), spawning 生成予定のサーバプロセス数 children, there are 存在するアイドル状態のサーバプロセス数 idle, and 存在するサーバプロセス数 total children

Web サーバはリクエスト処理でビジー状態です。StartServers ディレクティブ値を増加させるかまたは Min/MaxSpareServers ディレクティブ値を見直す必要があります。生成予定のサーバプロセス数は、生成予定のサーバプロセス数に示す数です。現状のアイドル状態のサーバプロセス数は、存在するアイドル状態のサーバプロセス数に示す数です。現状の全体のサーバプロセス数は、存在するサーバプロセス数に示す数です。

**エラーレベル** : info

**(S)** Web サーバの起動を続行します。MinSpareServers ディレクティブで指定した数のアイドルサーバに到達するまで、1, 2, 4, 8, 16, 32 個ずつ生成します。生成する数が 8 個以上になるとこのメッセージが出力されます。

---

[client クライアントアドレス ] no AuthGroupFile, so 'file-group' requirement cannot succeed for file 'ファイル名'

AuthGroupFile が指定されていないため、file-group 要求は成功しません。

**エラーレベル** : info

(S) リクエスト処理を続行します。

---

[info] 詳細情報 : Socket Input: timed out ( 接続元 IP アドレス : ポート番号 --> 接続先 IP アドレス : ポート番号 )( サーバプロセス ID)

クライアントまたはバックエンドサーバとの受信処理でタイムアウトしました。次のどれかの待ち時間を経過しました。

- クライアントからのリクエスト受信 (コネクション確立後, HTTP プロトコルの受信) 中にデータを受信しなくなった場合の待ち時間
- リバースプロキシを使用している場合の, バックエンドサーバへのリクエスト送信後からレスポンス受信までの待ち時間
- リバースプロキシを使用している場合の, バックエンドサーバからのレスポンス受信中にデータを受信しなくなった場合の待ち時間

**エラーレベル :** info

(S) 処理を続行します。

(O)Timeout ディレクティブで指定した時間を経過したため, このメッセージが出力されました。Timeout ディレクティブでの指定値を見直してください。

---

[info] 詳細情報 : Socket Output: timed out ( 接続先 IP アドレス : ポート番号 <-- 接続元 IP アドレス : ポート番号 )( サーバプロセス ID)

クライアントまたはバックエンドサーバとの送信処理でタイムアウトしました。次のどちらかの待ち時間を経過しました。

- クライアントからのリクエスト受信 (コネクション確立後, HTTP プロトコルの受信) 中にデータを受信しなくなった場合の待ち時間
- リバースプロキシを使用している場合の, バックエンドサーバへのリクエスト送信後からレスポンス受信までの待ち時間
- リバースプロキシを使用している場合の, バックエンドサーバからのレスポンス受信中にデータを受信しなくなった場合の待ち時間

**エラーレベル :** info

(S) 処理を続行します。

(O)Timeout ディレクティブで指定した時間を経過したため, このメッセージが出力されました。Timeout ディレクティブでの指定値を見直してください。

---

[client クライアントアドレス] The server did not send a status-code ステータスコード response because the server already sent an error response to the client.

すでにエラーレスポンスをクライアントに送信しているため, ステータスコードのレス

## 6. Hitachi Web Server が出力するメッセージ

ポンスは送信しません。

**エラーレベル** : info

(S) 処理を続行します。

### 6.2.8 レベルなしのメッセージ

Hitachi Web Server の基本機能で出力されるメッセージで、エラーレベルがないメッセージについて説明します。

---

httpsd: module " モジュール名 " is not compatible with this version (found モジュールのバージョン番号, need 互換性のあるバージョン番号 ).

追加しようとしたモジュールは、サーバとの互換性がありません。

**エラーレベル** : なし

(S) Web サーバは起動処理を中断します。

(O) 互換性のあるバージョン番号に示したバージョンのモジュールを使用してください。

---

Please contact the vendor for the correct version.

サーバと互換性のあるバージョンのモジュールについてベンダに問い合わせてください。

**エラーレベル** : なし

(S) Web サーバは起動処理を中断します。

(O) このメッセージのほかに出力されているメッセージのモジュールについて、サーバと互換性のあるバージョンのモジュールを入手してください。

---

httpsd: could not open document config file コンフィグファイル名  
コンフィグファイル名に示すファイルを開けませんでした。

**エラーレベル** : なし

(S) Web サーバは起動処理を中断します。

(O) コンフィグファイル名について見直してください。

---

Syntax error on line 行番号 of ファイル名 :

エラーメッセージ

ファイル名, 行番号に示す位置に構文エラーがあります。

**エラーレベル** : なし

(S)Web サーバは起動処理を中断します。

(O) 構文エラーとなった行をエラーメッセージについて見直してください。

---

Warning: DocumentRoot [ ディレクトリ名 ] does not exist

DocumentRoot ディレクティブで指定されたディレクトリが見つかりません。

**エラーレベル** : なし

(S)Web サーバは起動処理を続行します。

(O)<VirtualHost> ブロック内で指定した DocumentRoot ディレクティブについて見直してください。

---

Cannot resolve host name ホスト名

BindAddress ディレクティブの指定値が不正です。

**エラーレベル** : なし

(S)Web サーバは起動処理を中断します。

(O)BindAddress ディレクティブで指定した IP アドレスについて見直してください。

---

Host ホスト名 has multiple addresses --- you must choose one explicitly.

BindAddress ディレクティブで指定したホスト名から一つの IP アドレスを特定できませんでした。

**エラーレベル** : なし

(S)Web サーバは起動処理を中断します。

(O)BindAddress ディレクティブは IP アドレスで指定してください

---

詳細情報 : Couldn't start ErrorLog process

エラーログを出力するためのプロセス生成に失敗しました。

**エラーレベル** : なし

(S)Web サーバは起動処理を中断します。

(O)ErrorLog ディレクティブを詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Couldn't start RequestLog process

リクエストログを出力するためのプロセス生成に失敗しました。

**エラーレベル** : なし

(S)Web サーバは起動処理を中断します。

(O)HWSRequestLog ディレクティブを詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : httpsd: Invalid error log path ファイル名 .

ErrorLog ディレクティブで指定したファイルパスが不正です。

**エラーレベル** : なし

(S)Web サーバは起動処理を中断します。

(O)ErrorLog ディレクティブを詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : httpsd: Invalid request log path ファイル名 .

HWSRequestLog ディレクティブで指定したファイルパスが不正です。

**エラーレベル** : なし

(S)Web サーバは起動処理を中断します。

(O)HWSRequestLog ディレクティブを詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : httpsd: could not open error log file ファイル名 .

エラーログファイルをオープンできませんでした。

**エラーレベル** : なし

(S)Web サーバは起動処理を中断します。

(O)ErrorLog ディレクティブを詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : httpsd: could not open request log file ファイル名 .

リクエストログファイルをオープンできませんでした。

**エラーレベル** : なし

(S)Web サーバは起動処理を中断します。

(O)HWSRequestLog ディレクティブを詳細情報について見直してください。

---

piped\_log\_spawn: unable to setup child process ' ログ出力プログラム ': エラーメッセージ  
ログを出力するためのプロセスの属性初期設定ができませんでした。

**エラーレベル** : なし

(S) ログ出力用のプロセス生成処理を中断します。

(O) エラーメッセージについて見直してください。

---

unable to start piped log program ' ログ出力プログラム ': エラーメッセージ  
ログ出力プログラムによるログ出力を開始できませんでした。

**エラーレベル** : なし

(S) ログ出力用のプロセス生成処理を中断します。

(O) エラーメッセージについて見直してください。

---

piped log program ' ログ出力プログラム ' failed unexpectedly  
ログ出力プログラムに予期しないエラーが発生しました。

**エラーレベル** : なし

(S) ログ出力用のプロセスを再生成します。

---

piped\_log\_maintenance: unable to respawn ' ログ出力プログラム ': エラーメッセージ  
ログ出力用のプロセス再生成処理に失敗しました。

**エラーレベル** : なし

(S) ログ出力用のプロセス生成処理を中断します。

(O) エラーメッセージについて見直してください。

---

Ouch! malloc failed in 詳細情報

メモリの確保に失敗しました。

**エラーレベル** : なし

(S) メモリが不足している状態です。Web サーバプロセスは終了します。

(O) メモリ使用量について、システムの状態を確認してください。

---

WARNING: ThreadsPerChild of ディレクティブ値 exceeds ThreadLimit value of 上限値 threads, lowering ThreadsPerChild to 上限値 . To increase, please see the ThreadLimit directive.

ThreadsPerChild ディレクティブ値が上限値を超えています。

**エラーレベル**：なし

**(S)**Web サーバは ThreadsPerChild ディレクティブ値に上限値を設定して、起動処理を続行します。

**(O)**ThreadsPerChild ディレクティブ値を見直してください。

---

WARNING: Require ThreadsPerChild > 0, setting to 1

ThreadsPerChild ディレクティブに不正な値が指定されています。

**エラーレベル**：なし

**(S)**Web サーバは ThreadsPerChild ディレクティブ値に 1 を設定して、起動処理を続行します。

**(O)**ThreadsPerChild ディレクティブ値を見直してください。

---

WARNING: detected MinSpareServers set to non-positive.

Resetting to 1 to avoid almost certain Server failure.

Please read the documentation.

MinSpareServers ディレクティブに不正な値が指定されています。

**エラーレベル**：なし

**(S)**Web サーバは MinSpareServers ディレクティブ値に 1 を設定して、起動処理を続行します。

**(O)**MinSpareServers ディレクティブ値を見直してください。

---

WARNING: MaxClients of ディレクティブ値 exceeds compile time limit of 上限値 servers,

lowering MaxClients to 上限値 .

MaxClients ディレクティブ値が上限値を超えています。

**エラーレベル**：なし

**(S)**Web サーバは MaxClients ディレクティブ値に上限値を設定して、起動処理を続行します。

**(O)**MaxClients ディレクティブ値を見直してください。

---

WARNING: Require MaxClients > 0, setting to 1

MaxClients ディレクティブに不正な値が指定されています。

**エラーレベル** : なし

**(S)** Web サーバは MaxClients ディレクティブ値に 1 を設定して、起動処理を続行します。

**(O)** MaxClients ディレクティブ値を見直してください。

---

httpsd: bad user name ユーザ名

指定されたユーザはシステムに登録されていません。

**エラーレベル** : なし

**(S)** Web サーバは起動処理を中断します。

**(O)** システムに登録されたユーザ名を指定してください。

---

httpsd: bad group name グループ名

指定されたグループはシステムに登録されていません。

**エラーレベル** : なし

**(S)** Web サーバは起動処理を中断します。

**(O)** システムに登録されたグループ名を指定してください。

---

詳細情報 : sending signal to server

Web サーバへのシグナル送信に失敗しました。

**エラーレベル** : なし

**(S)** Web サーバへのシグナル送信処理を中断します。

**(O)** kill() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Error retrieving pid file PID 格納ファイル名

PID 格納ファイルの検索に失敗しました。

**エラーレベル** : なし

**(S)** Web サーバへのシグナル送信処理を中断します。

**(O)** 詳細情報について見直してください。

Ouch! 関数名 1 failed : ( エラーコード ) 詳細情報 ( 関数名 2)( プロセス ID)

関数名 1 の実行に失敗しました。

**エラーレベル** : なし

**(S)** Web サーバのプロセスは終了します。

**(O)** 関数名 1 が返す詳細情報について見直してください。エラーの原因の一つとして、Windows が内部的に使用しているデスクトップヒープの不足が考えられます。

## 6.3 SSL についてのメッセージ

---

Hitachi Web Server の SSL 処理で出力されるメッセージについて説明します。

---

### allocate error

SSL 処理に必要なメモリの確保に失敗しました。

**エラーレベル** : error

(S)SSL による接続ができません。

(O) システムリソースの使用状況を確認してください。

---

### [client クライアント IP アドレス] [port クライアントポート番号] allocate error

SSL 処理に必要なメモリの確保に失敗しました。

**エラーレベル** : error

(S)SSL による接続ができません。

(O) システムリソースの使用状況を確認してください。

---

### Attempt to reinitialise SSL for server ホスト名

ホストの設定を再初期化しようとした。

**エラーレベル** : crit

(S)Web サーバを起動しません。

(O) バーチャルホスト内の SSL の設定を確認してください (少なくとも一つ以上の SSL 関連ディレクティブは設定しなければなりません)。

---

### Bad password for the private key

SSLCertificateKeyPassword ディレクティブで指定されたパスワードファイルから正しいパスワードを読み込めませんでした。

**エラーレベル** : crit

(S)Web サーバを起動しません。

(O) 正しいパスワードをパスワードファイルに設定してください。

---

---

Can't open certificate file Web サーバ証明書ファイル, nor 内部生成パス名  
証明書を読み込めません。

**エラーレベル** : crit

**(S)** Web サーバを起動しません。

**(O)** SSLCertificateFile ディレクティブの設定値を確認してください。

---

Could not get lastUpdate field in CRL: ファイル名  
CRL の発行日が取得できませんでした。

**エラーレベル** : crit

**(S)** Web サーバを起動しません。

**(O)** CRL が正しく作成されているか, 正しくダウンロードされたか確認してください。

---

Could not load the certificate file.

サーバ証明書ファイルの読み込みに失敗しました。

**エラーレベル** : crit

**(S)** Web サーバを起動しません。

**(O)** SSLCertificateFile ディレクティブの設定値を確認してください。

---

Could not read the private key file

サーバ秘密鍵ファイルが読み込めませんでした。

**エラーレベル** : なし

**(S)** 処理を終了します。

**(O)** SSLCertificateKeyFile ディレクティブの設定値を確認してください。

---

Could not setup a new lock.

ロック処理の初期化に失敗しました。

**エラーレベル** : crit

**(S)** Web サーバを起動しません。

**(O)** システムリソースの使用状況を確認してください。

---

---

CRL expired, but CRL check passed: issuer= 発行者名 ,serial= シリアル番号

CRL の次回発行日を過ぎていますが、CRL にはクライアント証明書のシリアル番号の記載がなく、また、SSLCRLAuthoritative ディレクティブに Off が設定されているため、クライアントのアクセスを許可しました。

**エラーレベル** : warn

**(S)** 処理を継続します。

**(O)** CRL を更新してください。

---

CRL expired, but serial number was found in CRL: issuer= 発行者名 ,serial= シリアル番号

CRL の次回発行日を過ぎていますが、CRL にクライアント証明書のシリアル番号の記載があったため、SSL ハンドシェイクに失敗しました。

**エラーレベル** : error

**(S)** SSL ハンドシェイクに失敗したため、アクセスを拒否します。

**(O)** CRL を更新してください。

---

CRL expired: issuer= 発行者名

CRL の次回発行日を過ぎていたため、SSL ハンドシェイクに失敗しました。

**エラーレベル** : error

**(S)** SSL ハンドシェイクに失敗したため、アクセスを拒否します。

**(O)** CRL を更新してください。

---

CRL expired: ファイル名

次回発行日を過ぎた CRL を読み込みました。

**エラーレベル** : warn

**(S)** 処理を続行します。クライアント認証の際には、SSLCRLAuthoritative ディレクティブ設定値に従い処理します。

**(O)** 新規 CRL を取得してください。

---

CRL is a duplicate: ファイル名 will not be used in server ホスト名 : ポート番号

一つの CA から発行された (同じ Subject を持つ) CRL を複数読み込みましたので、表

## 6. Hitachi Web Server が出力するメッセージ

示された CRL ファイルは使用しません。

**エラーレベル** : warn

(S) 処理を続行します。

(O) 一つの CA から発行された (同じ Subject を持つ) CRL は、ディレクトリ内に一つだけ格納してください。

---

CRL is not a valid type: ファイル名

SSLCRLDERPath または SSLCRLPEMPATH ディレクティブで指定されたディレクトリ内から予期しないファイルを読み込みました。

**エラーレベル** : crit

(S) Web サーバを起動しません。

(O) CRL 以外のファイルはディレクトリ内に格納できません。CRL のファイルフォーマットを確認して、必要であれば形式変換するかまたは適切なディレクトリに格納してください。

---

CRL is not valid: issuer= 発行者名

CRL が有効ではありません。

**エラーレベル** : error

(S) SSL ハンドシェイクに失敗したため、アクセスを拒否します。

(O) CRL が正しく作成されているか確認してください。

---

CRL is not yet valid: issuer= 発行者名

CRL の発行日が現在時刻より前であったため、クライアント証明書の認証に失敗しました。

**エラーレベル** : error

(S) SSL ハンドシェイクに失敗したため、アクセスを拒否します。

(O) システムの時刻設定を見直してください。

---

CRL is not yet valid: ファイル名

CRL の発行日が、現在時刻より後に設定されていました。

**エラーレベル** : warn

- (S) 処理を続行します。
- (O) システムの時刻設定を見直してください。

---

CRL verify error: issuer= 発行者名

CRL の署名検証に失敗しました。

**エラーレベル** : error

- (S) クライアント証明書の認証に失敗します。
- (O) 正しい CRL を読み込んでいることを確認してください。

---

data set error

SSL の初期化処理に失敗しました。

**エラーレベル** : error

- (S) SSL による接続ができません。
- (O) システムリソースの使用状況を確認してください。

---

[client クライアントアドレス] [port クライアントポート番号] data set error

SSL の初期化処理に失敗しました。

**エラーレベル** : error

- (S) SSL による接続ができません。
- (O) システムリソースの使用状況を確認してください。

---

Depth of certificate chain (CA 証明書の深さ) exceeded SSLExportCertChainDepth limit:

subject=(CA 証明書の subject)

証明書検証に成功しましたが、SSLExportCertChainDepth ディレクティブ設定値が 1 以上であり、かつその設定値を超えた証明書チェーンをクライアントが送ってきたため、ディレクティブ設定値で環境変数設定とキャッシュへの格納を打ち切りました。エラーメッセージは、設定値を超えたすべての CA 証明書に対して出力されます。

(例) 証明書チェーンが (クライアント証明書を除き) 3 段階であり、SSLExportCertChainDepth ディレクティブの設定値が 1 のときには、上記エラーメッセージは 2 回出力されます。

**エラーレベル** : warn

**(S)** 処理を継続します。

---

Error reading server certificate file ファイル名

証明書を読み込めません。

**エラーレベル** : crit

**(S)** Web サーバを起動しません。

**(O)** 証明書の形式が適切であるかどうか確認してください。

---

error setting verify locations

SSLCACertificateFile または SSLCACertificatePath ディレクティブで指定したパス名を設定できません。

**エラーレベル** : crit

**(S)** Web サーバを起動しません。

**(O)** SSLCACertificateFile または SSLCACertificatePath ディレクティブの設定を確認してください。

---

Failed to stack CRL in ReadCRL()

データ格納処理に失敗しました。

**エラーレベル** : crit

**(S)** Web サーバを起動しません。

**(O)** Web サーバを再起動してください。

---

Malloc error in GetCertificateAndKey()

メモリ確保に失敗しました。

**エラーレベル** : crit

**(S)** Web サーバを起動しません。

**(O)** システムリソースの使用状況を確認してください。

---

Malloc error in GetPrivateKey()

メモリ確保に失敗しました。

**エラーレベル** : crit

(S)Web サーバを起動しません。

(O) システムリソースの使用状況を確認してください。

---

Malloc error in SetupLock()

メモリ確保に失敗しました。

**エラーレベル** : crit

(S)Web サーバを起動しません。

(O) システムリソースの使用状況を確認してください。

---

malloc failed in CRLCheck()

処理に必要なメモリ確保に失敗しました。

**エラーレベル** : error

(S) クライアント証明書の認証に失敗します。

(O) システムのメモリ使用量を確認してください。

---

malloc failed in GetCRL()

処理に必要なメモリ確保に失敗しました。

**エラーレベル** : crit

(S)Web サーバを起動しません。

(O) システムのメモリ使用量を確認してください。

---

malloc failed in ReadCRL()

処理に必要なメモリ確保に失敗しました。

**エラーレベル** : crit

(S)Web サーバを起動しません。

(O) システムのメモリ使用量を確認してください。

---

No client certificate

クライアント証明書が送信されていません。

**エラーレベル** : error

**(S)**SSL リクエスト処理を終了します。

---

[client クライアントアドレス] [port クライアントポート番号] No client certificate  
クライアント証明書が送信されていません。

**エラーレベル** : error

**(S)**SSL リクエスト処理を終了します。

---

No SSL Certificate set for server ホスト名 : ポート  
Web サーバ証明書が設定されていません。

**エラーレベル** : crit

**(S)**Web サーバを起動しません。

**(O)**SSLCertificateFile ディレクティブを設定します。

---

Required SSLCacheServerPath missing. gcache will not be started.

SSLCacheServerPath ディレクティブが指定されていないため、gcache サーバを起動できません。

**エラーレベル** : error

**(S)**gcache サーバを起動しません。

**(O)**セッション管理機能を使用するときは、SSLCacheServerPath ディレクティブを指定してください。

---

Required SSLCacheServerPort missing. gcache will not be started.

SSLCacheServerPort ディレクティブが指定されていないため、gcache サーバを起動できません。

**エラーレベル** : error

**(S)**gcache サーバを起動しません。

**(O)**セッション管理機能を使用するときは、SSLCacheServerPort ディレクティブを指定してください。

---

Required SSLCertificateKeyPassword missing

SSLCertificateKeyPassword ディレクティブが設定されていません。

**エラーレベル** : crit

**(S)**Web サーバを起動しません。

**(O)** SSLCertificateKeyPassword ディレクティブを設定してください。

---

Serial number was found in CRL: issuer= 発行者名 ,serial= シリアル番号

CRL にクライアント証明書のシリアル番号の記載があったため、SSL ハンドシェイクに失敗しました。

**エラーレベル** : error

**(S)**SSL ハンドシェイクに失敗したため、アクセスを拒否します。

---

Set error in GetCertificateAndKey()

SSL の初期化処理に失敗しました。

**エラーレベル** : crit

**(S)**Web サーバを起動しません。

**(O)** システムリソースの使用状況を確認してください。

---

SSLExportCertChainDepth is outside the appropriate range

SSLExportCertChainDepth ディレクティブで、指定できない値が設定されました。

**エラーレベル** : なし

**(S)**Web サーバを起動しません。

**(O)** ディレクティブ指定値を見直してください。

---

[client クライアントアドレス] 詳細情報 : SSL handshake interrupted by system: client port ポート番号

SSL ハンドシェイク処理が正しく終了しませんでした。

**エラーレベル** : info

**(S)**SSL リクエスト処理を終了します。

---

[client クライアントアドレス] 詳細情報 : SSL handshake interrupted by system: client port ポート番号 (SSL ハンドシェイク処理時間) (エラーナンバー値) (サーバプロセス ID):SSL ハンドシェイク処理の状態

## 6. Hitachi Web Server が出力するメッセージ

SSL ハンドシェイク処理が正しく終了しませんでした。

**エラーレベル** : info

**(S)**SSL リクエスト処理を終了します。

---

[client クライアントアドレス ] SSL library error エラー番号 in handshake

SSL ハンドシェイク処理が正しく終了しませんでした。

**エラーレベル** : error

**(S)**SSL リクエスト処理を終了します。

---

[client クライアントアドレス ] [port クライアントポート番号 ] SSL library error エラー番号 in handshake(SSL ハンドシェイク処理時間 )( エラーナンバー値 )( サーバプロセス ID):SSL ハンドシェイク処理の状態

SSL ハンドシェイク処理が正しく終了しませんでした。

**エラーレベル** : error

**(S)**SSL リクエスト処理を終了します。

---

SSL Library Error: 詳細情報

SSL ライブラリでエラーが発生しました。

**エラーレベル** : crit または error

**(S)**Web サーバ起動中の場合は、起動処理を中断します。SSL リクエスト処理中の場合は、SSL リクエスト処理を中断します。

**(O)** 詳細情報について見直してください。

---

SSLSessionCacheSize is outside the appropriate range

SSLSessionCacheSize ディレクティブで、指定できない値が設定されました。

**エラーレベル** : なし

**(S)**Web サーバを起動しません。

**(O)** ディレクティブの指定値を見直してください。

---

SSLSessionCacheSizePerChild is outside the appropriate range

SSLSessionCacheSizePerChild ディレクティブで、指定できない値が設定されました。

**エラーレベル**：なし

(S)Web サーバを起動しません。

(O)ディレクティブの指定値を見直してください。

---

SSLSessionCacheTimeout not set

SSLSessionCacheTimeout ディレクティブの値が設定されていません。

**エラーレベル**：crit

(S)Web サーバを起動しません。

(O)SSLSessionCacheTimeout ディレクティブを設定してください。

---

The private key doesn't match the public key

SSLCertificateFile ディレクティブおよび SSLCertificateKeyFile ディレクティブで指定した、Web サーバ秘密鍵と Web サーバ証明書の対応が不正です。

**エラーレベル**：crit

(S)Web サーバを起動しません。

(O)秘密鍵と証明書が正しいペアで設定されているかどうか確認してください。

---

unable to set certificate

SSLCertificateFile ディレクティブで指定した Web サーバ証明書を正しく設定できません。

**エラーレベル**：crit

(S)サーバを起動しません。

(O)SSLCertificateFile ディレクティブで指定した Web サーバ証明書が正しいフォーマットであるかどうか確認してください。

---

unable to set ciphers

SSLRequiredCiphers ディレクティブで指定した暗号種別が設定できません。

**エラーレベル**：crit

(S)Web サーバを起動しません。

(O)SSLRequiredCiphers ディレクティブの指定値を確認してください。

---

unable to set private key

SSLCertificateKeyFile または SSLCertificateFile ディレクティブで指定した Web サーバ秘密鍵が正しく設定できません。

**エラーレベル** : crit

**(S)** Web サーバを起動しません。

**(O)** 秘密鍵のフォーマットが正しいかどうか、また、秘密鍵と証明書が正しいペアで設定されているかどうか確認してください。

---

Verify depth exceeded

SSLVerifyDepth ディレクティブの設定値より深い階層に位置するクライアント証明書が送られてきたため、検証に失敗しました。

**エラーレベル** : error

**(S)** SSL リクエスト処理を終了します。

**(O)** SSLVerifyDepth ディレクティブの設定値を確認してください。クライアント証明書を受け付けないときは対処する必要はありません。

---

[client クライアントアドレス] [port クライアントポート番号] Verify depth exceeded

SSLVerifyDepth ディレクティブの設定値より深い階層に位置するクライアント証明書が送られてきたため、検証に失敗しました。

**エラーレベル** : error

**(S)** SSL リクエスト処理を終了します。

**(O)** SSLVerifyDepth ディレクティブの設定値を確認してください。クライアント証明書を受け付けないときは対処する必要はありません。

---

verify error

クライアント証明書の検証に失敗し、かつその証明書の issuer が取得できません。

**エラーレベル** : error

**(S)** SSL リクエスト処理を終了します。

**(O)** SSLCertificateFile および SSLCertificatePath ディレクティブで設定されている CA 証明書を確認してください。そのクライアント証明書を受け付けない場合には、対処する必要はありません。

---

[client クライアントアドレス] [port クライアントポート番号] verify error

クライアント証明書の検証に失敗し、かつその証明書の issuer が取得できません。

**エラーレベル** : error

**(S)**SSL リクエスト処理を終了します。

**(O)**SSLCertificateFile および SSLCertificatePath ディレクティブで設定されている CA 証明書を確認してください。そのクライアント証明書を受け付けられない場合には、対処する必要はありません。

---

verify error:num= 値 : エラーメッセージ

署名検証に失敗しました。

**エラーレベル** : error

**(S)**SSL リクエスト処理を終了します。

**(O)**対応する CA 証明書を読み込んでください。そのクライアント証明書を受け付けられない場合には、対処する必要はありません。

---

[client クライアントアドレス] [port クライアントポート番号] verify error:num= 値 : エラーメッセージ

署名検証に失敗しました。

**エラーレベル** : error

**(S)**SSL リクエスト処理を終了します。

**(O)**対応する CA 証明書を読み込んでください。そのクライアント証明書を受け付けられない場合には、対処する必要はありません。

---

詳細情報 : Can't open directory ディレクトリ名

SSLCACertificatePath ディレクティブで指定されたディレクトリが開けません。

**エラーレベル** : error

**(S)**Web サーバを起動しません。

**(O)**詳細情報で示す原因について、ディレクトリがあるかどうかまたはパーミッションなどを確認してください。

---

詳細情報 : Can't open key file ファイル名

6. Hitachi Web Server が出力するメッセージ

秘密鍵ファイルを読み込めません。

**エラーレベル** : crit

(S)Web サーバを起動しません。

(O) 詳細情報で示す原因について、SSLCertificateKeyFile ディレクティブの指定を確認してください。

---

access to ファイル名 failed for ホスト名 , reason: Cipher 暗号種別 is not on the permitted list  
SSLRequireCipher ディレクティブで指定されていない暗号種別を使用してアクセスしました。

**エラーレベル** : error

(S) ステータスコード「403 Forbidden」を返してリクエスト処理を終了します。

---

access to ファイル名 failed for ホスト名 , reason: Cipher 暗号種別 is forbidden  
SSLBanCipher ディレクティブで指定した暗号種別を使用してアクセスしました。

**エラーレベル** : error

(S) ステータスコード「403 Forbidden」を返してリクエスト処理を終了します。

---

詳細情報 : Could not create a new mutex  
ロック処理の初期化に失敗しました。

**エラーレベル** : crit

(S)Web サーバを起動しません。

(O) 詳細情報を基に対応してください。

---

詳細情報 : Could not open CRL directory for DER format: ディレクトリ名  
SSLCRLDERPath ディレクティブで指定されたディレクトリが開けません。

**エラーレベル** : crit

(S)Web サーバを起動しません。

(O) 詳細情報で示す原因について、対応してください。

---

詳細情報 : Could not open CRL directory for PEM format: ディレクトリ名

SSLCRLPEMPath ディレクティブで指定されたディレクトリが開けません。

**エラーレベル** : crit

(S)Web サーバを起動しません。

(O) 詳細情報で示す原因について、対応してください。

---

詳細情報 : Could not open CRL file: ファイル名

CRL ファイルが開けません。

**エラーレベル** : crit

(S)Web サーバを起動しません。

(O) 詳細情報で示す原因について、対応してください。

---

詳細情報 : Could not Read password file.

SSLCertificateKeyPassword ディレクティブで指定されたパスワードファイルが読み込めませんでした。

**エラーレベル** : crit

(S)Web サーバを起動しません。

(O) 詳細情報を基に対応してください。

---

詳細情報 : couldn't change working directory: ディレクトリ

gcache サーバが動作するディレクトリの設定に失敗しました。

**エラーレベル** : なし

(S)gcache サーバは起動しませんが、Web サーバは起動処理を続行します。

(O)SSLCacheServerRunDir ディレクティブの設定を、chdir() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : Error reading private key file ファイル名 :

秘密鍵を読み込めません。

**エラーレベル** : crit

(S)Web サーバを起動しません。

(O) 詳細情報で示す原因について、SSLCertificateKeyFile ディレクティブの指定値を確認してください。

---

access to ファイル名 failed for ホスト名 , reason: SSL denied

SSLDenySSL ディレクティブで指定したディレクトリに SSL を使用してアクセスしました。

**エラーレベル** : error

**(S)** ステータスコード「403 Forbidden」を返してリクエスト処理を終了します。

---

access to ファイル名 failed for ホスト名 , reason: SSL required

SSLRequireSSL ディレクティブで指定したディレクトリに SSL を使用しないでアクセスしました。

**エラーレベル** : error

**(S)** ステータスコード「403 Forbidden」を返してリクエスト処理を終了します。

---

詳細情報 : unable to exec gcache: ファイル名

ファイル名に示された gcache サーバの起動に失敗しました。

**エラーレベル** : なし

**(S)** gcache サーバは起動しませんが、Web サーバは起動処理を続行します。

**(O)** SSLCacheServerPath ディレクティブの設定を、execl() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : unable to spawn gcache process

gcache サーバの起動に失敗しました。

**エラーレベル** : crit

**(S)** gcache サーバは起動しませんが、Web サーバは起動処理を続行します。

**(O)** fork() 関数が返す詳細情報について見直してください。

## 6.4 リバースプロキシについてのメッセージ

---

Hitachi Web Server のリバースプロキシ処理で出力されるメッセージについて説明します。

---

[client クライアントアドレス] proxy: Max-Forwards has reached zero - proxy loop? returned by URI

Max-Forwards リクエストヘッダの値が 0 になりました。

**エラーレベル** : error

**(S)** ステータスコード「502 Proxy Error」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

**(O)** Max-Forwards リクエストヘッダを使用する場合は、TRACE メソッドまたは OPTIONS メソッドを使用してください。

---

[client クライアントアドレス] proxy: No protocol handler was valid for the URL パス名 . If you are using a DSO version of mod\_proxy, make sure the proxy submodules are included in the configuration using LoadModule.

ProxyPass ディレクティブで指定したスキーマが不正です。

**エラーレベル** : warn

**(S)** ステータスコード「403 Forbidden」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

**(O)** ProxyPass ディレクティブの転送先のスキーマを見直してください。

---

詳細情報 : proxy: HTTP: error creating fam アドレスファミリー socket for target ホスト名  
ソケットの作成に失敗しました。

**エラーレベル** : error

**(S)** ステータスコード「502 Bad Gateway」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

**(O)** 詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : proxy: HTTP: attempt to connect to IP アドレス : ポート番号 ( ホスト名 ) failed  
リバースプロキシはリモートの Web サーバへの接続に失敗しました。

**エラーレベル** : error

(S) ステータスコード「502 Bad Gateway」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

(O) 詳細情報について見直してください。

---

[client クライアントアドレス ] proxy: TRACE forbidden by server configuration

TraceEnable ディレクティブの設定により、TRACE メソッドによるリクエストを拒否します。

**エラーレベル** : error

(S) ステータスコード「403 Forbidden」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

(O) アクセスを許可する場合は TraceEnable ディレクティブの設定を見直してください。

---

[client クライアントアドレス ] proxy: TRACE with request body is not allowed

TraceEnable ディレクティブの設定により、リクエストボディが付加されている TRACE メソッドによるリクエストを拒否します。

**エラーレベル** : error

(S) ステータスコード「413 Request Entity Too Large」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

(O) アクセスを許可する場合は TraceEnable ディレクティブの設定を見直してください。

---

[client クライアントアドレス ] error parsing URL URL: 詳細情報

リバースプロキシによる URL の解析中にエラーが発生しました。

**エラーレベル** : error

(S) ステータスコード「400 Bad Request」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

(O) ProxyPass ディレクティブで指定している URL に関して詳細情報に示す原因について見直してください。

---

[client クライアントアドレス ] proxy: URI cannot be parsed: 転送先 URI returned by リクエスト URI

ProxyPass ディレクティブで指定した転送先の URI のフォーマットが不正です。

**エラーレベル** : error

(S) ステータスコード「400 Proxy Error」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

(O) ProxyPass ディレクティブで指定した転送先の URI を見直してください。

---

[client クライアントアドレス] proxy: DNS lookup failure for: ホスト名 returned by URI

ProxyPass ディレクティブで指定した転送先のホスト名の DNS ルックアップに失敗しました。

**エラーレベル** : error

(S) ステータスコード「502 Proxy Error」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

(O) ProxyPass ディレクティブで指定した転送先のホスト名について見直してください。

---

proxy: previous connection is closed, creating a new connection.

以前の接続はクローズしているため、新しい接続を作成します。

**エラーレベル** : info

(S) 処理を続行します。新しいソケットを作成します。

---

proxy: failed to enable ssl support for IP アドレス : ポート番号 ( ホスト名 )

リバースプロキシはリモートの Web サーバとの接続に SSL を使用できません。

**エラーレベル** : error

(S) ステータスコード「500 Internal Server Error」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

(O) Web サーバのアクセス方法に関する設定を見直してください。

---

[client クライアントアドレス] proxy: no HTTP 0.9 request (with no host line) on incoming request and preserve host set forcing hostname to be ホスト名 for uri URI

クライアントから受信したリクエストヘッダに Host ヘッダが含まれていません。

**エラーレベル** : warn

(S) リバースプロキシが作成した Host ヘッダをリモートの Web サーバへ送信して処理を続行します。

(O) クライアントの設定を見直してください。

---

[client クライアントアドレス ] proxy: error reading status line from remote server ホスト名  
リバースプロキシはリモートの Web サーバからのステータスラインの読み込みに失敗しました。

**エラーレベル** : error

(S) ステータスコード「502 Proxy Error」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

(O) リモートの Web サーバが送信したレスポンスを見直してください。

---

[client クライアントアドレス ] proxy: Error reading from remote server returned by URI  
リバースプロキシはリモートの Web サーバからのステータスラインの読み込みに失敗しました。

**エラーレベル** : error

(S) ステータスコード「502 Proxy Error」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

(O) リモートの Web サーバが送信したレスポンスを見直してください。

---

[client クライアントアドレス ] proxy: error reading response header from remote server ホスト名  
リバースプロキシはリモートの Web サーバからのレスポンスヘッダの読み込みに失敗しました。

**エラーレベル** : error

(S) ステータスコード「502 Bad Gateway」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

(O) リモートの Web サーバが送信したレスポンスを見直してください。

---

[client クライアントアドレス ] 詳細情報 : proxy: error reading response body from remote server  
ホスト名

リバースプロキシはリモートの Web サーバからのレスポンスボディの読み込みに失敗しました。

**エラーレベル** : error

(S) クライアントおよびリモートの Web サーバとの接続を切断します。

(O) リモートの Web サーバが送信したレスポンスを見直してください。

---

[client クライアントアドレス] proxy: Corrupt status line returned by remote server: 文字列 returned by URI

リモートの Web サーバが不正な HTTP ヘッダを送信しました。

**エラーレベル** : error

(S) ステータスコード「502 Proxy Error」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

(O) リモートの Web サーバが送信したレスポンスを見直してください。

---

proxy: bad HTTP メジャーバージョン . マイナーバージョン header returned by URI (メソッド)

リモートの Web サーバが不正な HTTP ヘッダを送信しました。

**エラーレベル** : warn

(S) ステータスコード「502 Bad Gateway」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

(O) リモートの Web サーバの設定を見直してください。

---

詳細情報 : proxy: pass request body failed to IP アドレス : ポート番号 (ホスト名)

リバースプロキシはリモートの Web サーバへのリクエストボディの送信に失敗しました。

**エラーレベル** : error

(S) ステータスコード「500 Internal Server Error」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

(O) 詳細情報に示す原因について見直してください。

---

proxy: client クライアントアドレス given Content-Length did not match number of body bytes read

クライアントが送信したリクエストボディのサイズが Content-Length ヘッダ値と異なります。

**エラーレベル** : error

(S) ステータスコード「500 Internal Server Error」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

(O) Content-Length リクエストヘッダ値が正しいかどうか見直してください。

---

詳細情報 : proxy: search for temporary directory failed

リバースプロキシはリクエストボディを一時的に格納するディレクトリの検索に失敗しました。

**エラーレベル** : error

**(S)** ステータスコード「500 Internal Server Error」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

**(O)** 詳細情報に示す原因について見直してください。

---

詳細情報 : proxy: creation of temporary file in directory ディレクトリ名 failed

リバースプロキシはリクエストボディを一時的に格納するファイルの作成に失敗しました。

**エラーレベル** : error

**(S)** ステータスコード「500 Internal Server Error」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

**(O)** 詳細情報に示す原因について見直してください。

---

詳細情報 : proxy: write to temporary file ファイル名 failed

リバースプロキシはリクエストボディを一時的に格納するファイルへの書き込みに失敗しました。

**エラーレベル** : error

**(S)** ステータスコード「500 Internal Server Error」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

**(O)** 詳細情報に示す原因について見直してください。

---

proxy: 転送コーディング値 Transfer-Encoding is not supported

クライアントが送信した Transfer-Encoding ヘッダに、サポートしていない転送コーディング値が設定されています。

**エラーレベル** : error

**(S)** ステータスコード「500 Internal Server Error」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

**(O)** Transfer-Encoding ヘッダに使用する転送コーディング値は chunked を使用してください。

---

詳細情報 : proxy: prefetch request body failed to ホスト名 from クライアントアドレス (クライアントホスト名)

リバースプロキシはクライアントからのリクエストボディの受信に失敗しました。

**エラーレベル** : error

(S) ステータスコード「500 Internal Server Error」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

(O) 詳細情報に示す原因について見直してください。

---

詳細情報 : proxy: pass request body failed to IP アドレス : ポート番号 (ホスト名) from クライアントアドレス (クライアントホスト名)

リバースプロキシはリクエストボディの送信に失敗しました。

**エラーレベル** : error

(S) ステータスコード「500 Internal Server Error」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

(O) 詳細情報に示す原因について見直してください。

---

[client クライアントアドレス] proxy fin wait timed out.

リモートの Web サーバからの FIN パケット待ち処理がタイムアウトしました。

**エラーレベル** : info

(S) リバースプロキシから FIN パケットを送ることによって、リモートの Web サーバとの接続をクローズして処理を続行します。

(O) リモートの Web サーバのコネクションに関する設定を見直してください。

---

詳細情報 : proxy: processing prefetched request body failed to ホスト名 from クライアントアドレス (クライアントホスト名)

リバースプロキシはクライアントからのリクエストボディの受信に失敗しました。

**エラーレベル** : error

(S) ステータスコード「500 Internal Server Error」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

(O) 詳細情報に示す原因について見直してください。

---

[client クライアントアドレス ] proxy: Could not get proxypass entry

バックエンドサーバから読み込んだ Set-Cookie ヘッダの変換に使用する ProxyPass ディレクティブの指定値を取得できませんでした。

**エラーレベル** : error

**(S)** バックエンドサーバから読み込んだ Set-Cookie ヘッダを変換しないで、リクエスト処理を続行します。

---

[client クライアントアドレス ] proxy: Too many ( 上限回数 ) interim responses from origin server returned by URI

リモートの Web サーバが上限回数を超えるステータスコード 100 を送信しました。

**エラーレベル** : error

**(S)** ステータスコード「502 Proxy Error」をクライアントに返し、リクエスト処理を中断します。

**(O)** リモートの Web サーバが送信したレスポンスを見直してください。

## 6.5 流量制限機能についてのメッセージ

---

Hitachi Web Server の流量制限機能で出力されるメッセージについて説明します。

---

詳細情報 : Could not open file: ファイル名

QOSResponse ディレクティブで指定したファイルがオープンできません。

**エラーレベル** : crit

**(S)** サーバが起動しません。

**(O)** 詳細情報を基にディレクティブ設定値を見直してください。

---

詳細情報 : Could not read file: ファイル名

QOSResponse ディレクティブで指定したファイルが読み込めません。

**エラーレベル** : crit

**(S)** サーバが起動しません。

**(O)** 詳細情報を基に対応してください。

---

This file is too large: ファイル名

QOSResponse ディレクティブで指定したファイルが大き過ぎて読み込めません。

**エラーレベル** : crit

**(S)** サーバが起動しません。

**(O)** 4,294,967,295 バイトよりも小さなファイルを指定してください。

---

QOSCookieServers is out of range

QOSCookieServers ディレクティブの指定範囲が不正です。

**エラーレベル** : crit

**(S)** サーバが起動しません。

**(O)** ディレクティブ設定値を見直してください。

---

QOSRejectionServers is out of range

QOSRejectionServers ディレクティブの指定範囲が不正です。

6. Hitachi Web Server が出力するメッセージ

**エラーレベル** : crit

(S) サーバが起動しません。

(O) ディレクティブ設定値を見直してください。

---

[client クライアントアドレス] 詳細情報 : client stopped connection before send QOSResponse completed

クライアントからプロトコルボディデータ受信または Web サーバからクライアントへデータ送信中、クライアントから接続が切断されました。

**エラーレベル** : info

(S) Web サーバからクライアントへのデータ送信処理を中断します。

---

Request rejected (service temporarily unavailable)

リクエスト処理が拒否されました。

**エラーレベル** : info

(S) リクエスト処理を中断します。

## 6.6 静的コンテンツキャッシュ機能についてのメッセージ

---

Hitachi Web Server の静的コンテンツキャッシュ機能で出力されるメッセージについて説明します。

---

詳細情報 : Error creating mutex

mutex 作成時にエラーが発生しました。

**エラーレベル** : crit

**(S)** Web サーバを停止します。

**(O)** 詳細情報に示す原因について見直してください。

---

malloc failure in mod\_hws\_cache

ファイルのキャッシュ処理中にメモリ確保エラーが発生しました。

**エラーレベル** : warn

**(S)** ファイルはキャッシュされませんが処理を続行します。

---

HWSContentCacheMaxFileSize exceeded HWSContentCacheSize: reduced to  
HWSContentCacheSize 設定値

HWSContentCacheMaxFileSize ディレクティブ値が、キャッシュ可能なメモリサイズを超えています。HWSContentCacheSize ディレクティブ値まで減少させました。

**エラーレベル** : notice

**(S)** 処理を続行します。

---

[client クライアントアドレス] 詳細情報 : client stopped connection before send cache completed  
クライアントからプロトコルボディデータを受信中または Web サーバからクライアントへデータを送信中、クライアントから接続が切断されました。

**エラーレベル** : info

**(S)** Web サーバからクライアントへのデータ送信処理を中断します。

---

cache error: reason(file open error)

ファイルのオープンに失敗したためキャッシュできませんでした。

**エラーレベル** : info

**(S)** ファイルはキャッシュされませんが処理を続行します。

---

cache error: reason(file read error)

ファイルの読み込みに失敗したためキャッシュできませんでした。

**エラーレベル** : info

**(S)** ファイルはキャッシュされませんが処理を続行します。

---

cache error: reason(file size unstable)

ファイルサイズが確定できないためキャッシュできませんでした。

**エラーレベル** : info

**(S)** ファイルはキャッシュされませんが処理を続行します。

## 6.7 LDAP 連携機能についてのメッセージ

---

Hitachi Web Server の LDAP 連携機能で出力されるメッセージについて説明します。

---

[client クライアントアドレス] An attempt to bind user ユーザ ID to the LDAP server failed: 詳細情報

LDAP サーバでのユーザ認証に失敗しました。失敗した理由は次のどれかです。

- 無効なユーザ名やパスワードが指定されました。
- ユーザ名やパスワードをエンコード (BER-encoding) するときにエラーが発生しました。
- LDAP サーバが要求を受信できなかったまたは LDAP サーバへの接続ができなくなりました。
- メモリが不足しています。
- LDAP サーバから戻された処理結果を取得するときにエラーが発生しました。
- エンコード済みの処理結果をデコードするときにエラーが発生しました。

詳細情報に従い、エラーに対応してください。

**エラーレベル:** error

**(S)** ユーザ情報が LDAP サーバ内で見つからない場合はステータスコード「401 Authorization Required」で処理を中断します。それ以外のエラーならば、ステータスコード「500 Internal Server Error」で処理を中断します。

**(O)** 詳細情報に従い、LDAP サーバに登録されているユーザ情報と入力したユーザ情報に問題がないかどうか確認してください。

---

[client クライアントアドレス] An attempt to initialize the LDAP server session failed.

LDAP サーバとのセッションの初期化に失敗しました。

**エラーレベル:** error

**(S)** ステータスコード「500 Internal Server Error」を返して処理を中断します。

**(O)** LDAPServerName/LDAPServerPort ディレクティブに誤りがないかどうか確認してください。

---

[client クライアントアドレス] An attempt to terminate the LDAP server session failed.

LDAP サーバとのセッションの終了に失敗しました。

**エラーレベル:** error

(S) 処理を続行します。

(O)LDAP サーバをアクセスするための資源の解放を失敗しているため、多発するようであれば、Hitachi Web Server を再起動してください。

---

[client クライアントアドレス ] An LDAP search for user ユーザ ID failed: 詳細情報

検索フィルタに従いユーザの情報を検索しましたが、エラーが発生して検索を完了できませんでした。エラーの詳細を詳細情報に示します。失敗する原因として次に示す原因が考えられます。

- 無効な検索フィルタが指定されました。
- 検索フィルタをエンコードするときにエラーが発生しました。
- LDAP サーバとの通信路に問題が発生しました。
- メモリの割り当てに失敗しました。
- LDAP サーバから戻された処理結果にエラーが見つかりました。
- 検索フィルタで検索したエンコード済みの処理結果をデコードできませんでした。
- LDAP のプロトコルバージョンが異なります。
- 検索フィルタを解析およびエンコード時にエラーが発生しました。
- 制限時間を検索処理が超過しました。
- LDAP サーバ内でユーザ情報を見つけられませんでした。

上記以外にもエラーの原因があることがありますので詳細情報について見直してください。

**エラーレベル:** error

(S) ユーザ情報が LDAP サーバ内で見つからない場合は、ステータスコード「401 Authorization Required」で処理を中断します。それ以外のエラーならば、ステータスコード「500 Internal Server Error」で処理を中断します。

(O) 詳細情報に示す原因について見直してください。

---

[client クライアントアドレス ] Authentication failed

パスワードが入力されていない、ユーザ名が 255 文字を超えているまたはユーザ名の取得に失敗しました。

**エラーレベル:** error

(S) ステータスコード「401 Authorization Required」で処理を中断します。

(O) ユーザ名とパスワードを正しく入力してください。

---

[client クライアントアドレス ] The first entry could not be acquired.

認証に成功しましたが、エントリの取得に失敗しました。

**エラーレベル** : error

(S) ステータスコード「500 Internal Server Error」で処理を中断します。

(O) LDAP サーバのスキーマに問題がないかどうか見直してください。

---

[client クライアントアドレス] The invalid DN DN 値 was found in LDAPBaseDN.

無効な DN を LDAPBaseDN ディレクティブに指定しています。

**エラーレベル** : error

(S) ステータスコード「500 Internal Server Error」で処理を中断します。

(O) LDAPServerName ディレクティブ, LDAPServerPort ディレクティブとの対応を見直してください。

---

[client クライアントアドレス] The invalid LDAP server LDAP サーバ名 was found in LDAPServerName.

無効な LDAP サーバ名を LDAPServerName ディレクティブに指定しています。

**エラーレベル** : error

(S) ステータスコード「500 Internal Server Error」で処理を中断します。

(O) LDAPServerPort ディレクティブ, LDAPBaseDN ディレクティブとの対応を見直してください。

---

[client クライアントアドレス] The invalid port number ポート番号 was found in LDAPServerPort.

無効なポート番号を LDAPServerPort ディレクティブに指定しています。

**エラーレベル** : error

(S) ステータスコード「500 Internal Server Error」で処理を中断します。

(O) LDAPServerName ディレクティブ, LDAPBaseDN ディレクティブとの対応を見直してください。

---

[client クライアントアドレス] The session option オプション could not be set.

セッションのオプション設定に失敗しました。

- オプションが DEREf の場合  
LDAPRequire ディレクティブの検索フィルタの処理中に別名の機能を使わないように設定しましたが, 失敗しました。
- オプションが PROTOCOL\_VERSION の場合

## 6. Hitachi Web Server が出力するメッセージ

LDAP サーバにアクセスするためのプロトコルバージョンの設定に失敗しました。

- オプションが REFERRALS の場合

クライアントがリフェラルに従わないように設定しましたが、失敗しました。

**エラーレベル:** error

**(S)**ステータスコード「500 Internal Server Error」で処理を中断します。

**(O)**LDAPServerName ディレクティブで指定した日立ディレクトリサーバ V2 であるか確認してください。

---

[client クライアントアドレス] The user ユーザ ID lacks LDAPRequire filter permission.

LDAPRequire ディレクティブで指定された検索フィルタに一致するものではありませんでした。

**エラーレベル:** error

**(S)**LDAPNoEntryStatus ディレクティブに Authorization を指定した場合は、ステータスコード「401 Authorization Required」で処理を中断します。LDAPNoEntryStatus ディレクティブに Forbidden を指定した場合は、ステータスコード「403 Forbidden」で処理を中断します。

**(O)**問題があるならば、検索フィルタを再度見直してください。

---

[client クライアントアドレス] The value of attribute 属性 could not be acquired: 詳細情報  
属性値の取得に失敗しました。

**エラーレベル:** error

**(S)**処理を続行します。文字列値の取得に失敗した属性を LDAPSetEnv ディレクティブに指定している場合は、その属性値を設定しようとした環境変数は設定されません。

**(O)**詳細情報に示す原因について見直してください。

---

LDAP: A separator (%) could not be found.

LDAPRequire ディレクティブに指定された DN 属性のセパレータ (%) がありません。

**エラーレベル:** なし

**(S)**Hitachi Web Server の起動を中止します。

**(O)**DN 属性を正しく指定して Hitachi Web Server を再起動してください。

---

LDAP: No DN was specified for LDAPBaseDN.

LDAPBaseDN ディレクティブに DN 値が指定されていません。

**エラーレベル** : なし

**(S)**Hitachi Web Server の起動を中止します。

**(O)**DN 値を正しく指定して Hitachi Web Server を再起動してください。

---

LDAP: No IP address or hostname was specified for LDAPServerName.

LDAPServerName ディレクティブにホスト名または IP アドレスが指定されていません。

**エラーレベル** : なし

**(S)**Hitachi Web Server の起動を中止します。

**(O)**LDAPServerName ディレクティブを正しく指定して Hitachi Web Server を再起動してください。

---

LDAP: No port number was specified for LDAPServerPort.

LDAPServerPort ディレクティブにポート番号が指定されていません。

**エラーレベル** : なし

**(S)**Hitachi Web Server の起動を中止します。

**(O)**LDAPServerPort ディレクティブを正しく指定して Hitachi Web Server を再起動してください。

---

LDAP: The specified DN is invalid.

LDAPBaseDN ディレクティブに指定された値が正しくありません。

**エラーレベル** : なし

**(S)**Hitachi Web Server の起動を中止します。

**(O)**LDAPBaseDN ディレクティブを正しく指定して Hitachi Web Server を再起動してください。

---

LDAP: The specified IP address is invalid.

LDAPServerName ディレクティブに指定された IP アドレスが不正です。

**エラーレベル** : なし

**(S)**Hitachi Web Server の起動を中止します。

**(O)**IP アドレスを正しく指定して Hitachi Web Server を再起動してください。

---

LDAP: The specified LDAPRequire value is invalid.

LDAPRequire ディレクティブに指定された値が正しくありません。

**エラーレベル:** なし

**(S)**Hitachi Web Server の起動を中止します。

**(O)**LDAPRequire ディレクティブを正しく指定して Hitachi Web Server を再起動してください。

---

LDAP: The specified LDAPTimeout exceeds the maximum limit, and has been changed to 86400 seconds.

LDAPTimeout ディレクティブに指定された検索処理の最大待ち時間（秒単位）が最大値を超えているため、86400 秒を設定します。

**エラーレベル:** warn

**(S)** 処理を続行します。

**(O)** フィルタの検索処理の最大待ち時間について見直してください。

---

LDAP: The specified port number is invalid.

LDAPServerPort ディレクティブに指定されたポート番号に数字以外の文字が含まれています。

**エラーレベル:** なし

**(S)**Hitachi Web Server の起動を中止します。

**(O)** ポート番号を正しく指定して Hitachi Web Server を再起動してください。

---

LDAP: The specified port number is out of range (range = 1 to 65535).

LDAPServerPort ディレクティブに指定されたポート番号が範囲外です。

**エラーレベル:** なし

**(S)**Hitachi Web Server の起動を中止します。

**(O)** ポート番号を正しく指定して Hitachi Web Server を再起動してください。

---

LDAP: The specified timeout is invalid.

LDAPTimeout ディレクティブに指定されたフィルタの検索処理の最大待ち時間（秒単位）に数字以外の文字が含まれています。

**エラーレベル** : なし

**(S)**Hitachi Web Server の起動を中止します。

**(O)**フィルタの検索処理の最大待ち時間を正しく指定して Hitachi Web Server を再起動してください。

---

LDAP: The specified timeout is out of range (range = 1 to 86400).

LDAPTimeout ディレクティブに指定された検索処理の最大待ち時間（秒単位）が範囲外です。

**エラーレベル** : なし

**(S)**Hitachi Web Server の起動を中止します。

**(O)**フィルタの検索処理の最大待ち時間を正しく指定して Hitachi Web Server を再起動してください。

---

LDAP: The status code specified in LDAPNoEntryStatus is invalid.

LDAPNoEntryStatus ディレクティブに指定された値が正しくありません。

**エラーレベル** : なし

**(S)**Hitachi Web Server の起動を中止します。

**(O)**LDAPNoEntryStatus ディレクティブを正しく指定して Hitachi Web Server を再起動してください。

## 6.8 ユティリティについてのメッセージ

---

Hitachi Web Server のユティリティで出力されるメッセージについて説明します。

### 6.8.1 crldownload ユティリティ

crldownload ユティリティで出力されるメッセージについて説明します。

---

An attempt to download the CRL file failed: 理由  
CRL ファイルのダウンロードに失敗しました。

**エラーレベル:** なし

(S) 処理を中断します。

(O) 理由に沿った対応をしてください。

---

An attempt to download the CRL file ファイル名 failed.  
CRL のダウンロードに失敗しました。

**エラーレベル:** なし

(S) 処理を中断します。

(O) 同時に出力されるほかのエラーメッセージを参照してください。

---

An attempt to initialize the ldap server session failed.  
LDAP サーバとのセッションの初期化に失敗しました。

**エラーレベル:** なし

(S) 処理を中断します。

(O) LDAP サーバ名やポート番号に誤りがないかどうか確認してください。

---

Could not locate ファイル名 API: 理由  
LDAP ライブラリの処理を失敗しました。

**エラーレベル:** なし

(S) 処理を中断します。

(O) 理由に沿った対応をしてください。

---

invalid option.

オプションが不正です。

**エラーレベル**：なし

(S) 処理を中断します。

(O) オプションを見直してください。

---

Memory could not be allocated.

メモリの確保ができません。

**エラーレベル**：なし

(S) 処理を中断します。

(O) メモリの使用状態を見直してください。

---

The CRL file ファイル名 could not be opened: 詳細情報

設定された CRL ファイルが開けません。

**エラーレベル**：なし

(S) 処理を中断します。

(O) 詳細情報に示す原因について対応してください。

---

The CRL ファイル名 was downloaded successfully.

CRL のダウンロードに成功しました。

**エラーレベル**：なし

(S) 処理を続行します。

---

The library file ライブラリファイル名 could not be opened.

LDAP ライブラリが読み込めません。

**エラーレベル**：なし

(S) 処理を中断します。

(O) ライブラリがあるかどうかおよびディレクトリに読み出し許可が設定されているかどうかを見直してください。

---

The port number is out of range.

ポート番号の指定値が、指定できない値（1-65535 以外）です。

**エラーレベル**：なし

(S) 処理を中断します。

(O) `-p` オプションの指定値を見直してください。

---

The オプション option was not specified.

必要なオプション（`-L`、`-b` および `-o`）が指定されていません。

**エラーレベル**：なし

(S) 処理を中断します。

(O) `-L`、`-b` および `-o` オプションを指定してください。

## 6.8.2 hwserveredit ユティリティ

hwserveredit ユティリティで出力されるメッセージについて説明します。

---

hwserveredit: completed

ユティリティの処理が完了しました。または、`-check` 実行時、サーバ環境は構築されていました。

**エラーレベル**：なし

(S) 処理を終了します。

---

hwserveredit: cannot {create|delete|open|read|write|close} ファイル名 関数名：詳細情報

ファイルの操作に失敗しました。

**エラーレベル**：なし

(S) 処理を中断します。

(O) 詳細情報に示す内容について見直してください。

---

hwserveredit: malloc failed

メモリの確保に失敗しました。

**エラーレベル**：なし

(S) 処理を中断します。

(O) メモリ使用量について、システムの状態を確認してください。

---

hwsserveredit: Service {add|delete} failed 関数名: 詳細情報

サービスの登録または削除処理に失敗しました。

**エラーレベル:** なし

(S) 処理を中断します。

(O) 詳細情報に示す内容について見直してください。

---

hwsserveredit: uncompleted

-check 実行時、サーバ環境は構築されていませんでした。

**エラーレベル:** なし

(S) 処理を終了します。

(O) サーバ名に対するリソースが作成されているか確認してください。

---

詳細情報: 関数名 レジストリキー

レジストリに対する操作で失敗しました。

**エラーレベル:** なし

(S) 処理を中断します。

(O) 詳細情報に示す内容について見直してください。

---

Registry does not contain key レジストリキー after creation

レジストリのオープンに失敗しました。

**エラーレベル:** なし

(S) 処理を中断します。

(O) レジストリキーが存在するか確認してください。

---

詳細情報: GetModuleFileName failed

実行ファイルのパス取得に失敗しました。

**エラーレベル:** なし

(S) 処理を中断します。

(O) GetModuleFileName() 関数が返す詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : An attempt to load the audit log library has failed.

監査ログ出力用ライブラリのロードに失敗しました。

**エラーレベル** : なし

(S) 処理を中断します。

(O) 詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : An attempt to acquire the address of the audit log function has failed.

監査ログ出力用ライブラリの関数のアドレス取得に失敗しました。

**エラーレベル** : なし

(S) 処理を中断します。

(O) 詳細情報について見直してください。

---

詳細情報 : An attempt to acquire the path of the audit log library has failed.

監査ログ出力用ライブラリのパスの取得に失敗しました。

**エラーレベル** : なし

(S) 処理を中断します。

(O) 詳細情報について見直してください。

---

### 6.8.3 hwstraceinfo ユティリティ

hwstraceinfo ユティリティで出力されるメッセージについて説明します。

---

hwstraceinfo: An open logfile error occurred.

出力ファイルを開けません。

**エラーレベル** : なし

(S) 処理を中断します。

(O) 出力ファイルについて見直してください。

---

hwstraceinfo: An open shared memory error( 詳細情報 ) occurred.

共有メモリの参照に失敗しました。

**エラーレベル** : なし

(S) 処理を中断します。

(O) 詳細情報に示す内容について見直してください。

---

hwstraceinfo: A map shared memory error( 詳細情報 ) occurred.

共有メモリのマッピングに失敗しました。

**エラーレベル** : なし

(S) 処理を中断します。

(O) 詳細情報に示す内容について見直してください。

---

hwstraceinfo: A shmat error occurred.

共有メモリの割り当てができません。

**エラーレベル** : なし

(S) 処理を中断します。

(O) 共有メモリ識別子について見直してください。

---

hwstraceinfo: A shmctl ID removal error occurred.

共有メモリ識別子を削除できません。

**エラーレベル** : なし

(S) 処理を中断します。

(O) 共有メモリ識別子について見直してください。

---

hwstraceinfo: A write error occurred.

共有メモリの内容をファイル出力することに失敗しました。

**エラーレベル** : なし

(S) 処理を中断します。

(O) 出力ファイルについて見直してください。

---

hwstraceinfo: The shmid removal completed.

共有メモリ識別子を削除しました。

**エラーレベル:** なし

**(S)**hwstraceinfo コマンド処理を終了します。

---

hwstraceinfo: The trace output completed.

共有メモリの内容をファイルに出力しました。

**エラーレベル:** なし

**(S)**hwstraceinfo コマンド処理を終了します。

## 6.8.4 rotatelog ユティリティ

rotatelog ユティリティで出力されるメッセージについて説明します。

---

Rotation time must be > 0

ログ分割時間間隔が不正です。

**エラーレベル:** なし

**(S)** 処理を中断します。

**(O)** ログ分割時間の間隔について見直してください。

---

The number of files must be  $\geq 1$  and  $\leq 256$

-fnum に指定した値が不正です。

**エラーレベル:** なし

**(S)** 処理を中断します。

**(O)**-fnum に指定した値について見直してください。

---

The offset minutes from UTC must be  $\geq -1439$  and  $\leq 1439$

-diff に指定した値が不正です。

**エラーレベル:** なし

**(S)** 処理を中断します。

**(O)**-diff に指定した値について見直してください。

---

file path is too long.

分割ログファイル名の長さが長過ぎます。

**エラーレベル**：なし

(S) 処理を中断します。

(O) 分割ログファイルのプリフィックス長について見直してください。

## 6.8.5 rotatelog2 ユティリティ

rotatelog2 ユティリティで出力されるメッセージについて説明します。

---

The size(KB) of file must be  $\geq 1$  and  $\leq 2097151$

ログファイルサイズが不正です。

**エラーレベル**：なし

(S) 処理を中断します。

(O) ログファイルのサイズについて見直してください。

---

The number of files must be  $\geq 1$  and  $\leq 256$

ログファイル個数が不正です。

**エラーレベル**：なし

(S) 処理を中断します。

(O) ログファイルの個数について見直してください。

---

file path is too long.

ログファイル名の長さが長過ぎます。

**エラーレベル**：なし

(S) 処理を中断します。

(O) ログファイルのプリフィックス長について見直してください。

## 6.8.6 sslpasswd ユティリティ

sslpasswd ユティリティで出力されるメッセージについて説明します。

---

Could not create the password file.

パスワードファイルが作成できませんでした。

**エラーレベル**：なし

(S) 処理を終了します。

(O) 不正なサーバ秘密鍵ファイルを読み込んだまたはパスワードが長過ぎる可能性があります。これらについて確認してください。

---

詳細情報：Could not open private key file.

サーバ秘密鍵ファイルがオープンできませんでした。

**エラーレベル**：なし

(S) 処理を終了します。

(O) 詳細情報を基に対応してください。

---

Could not read the appropriate private key file.

サーバ秘密鍵ファイルが適切ではありませんでした。

**エラーレベル**：なし

(S) 処理を終了します。

(O) パスワード付きのサーバ秘密鍵を指定してください。

---

詳細情報：Could not open the password file.

パスワードファイルをオープンできませんでした。

**エラーレベル**：なし

(S) 処理を終了します。

(O) 詳細情報を基に対応してください。

---

詳細情報：Could not write the password file.

パスワードファイルを作成できませんでした。

**エラーレベル**：なし

(S) 処理を終了します。

(O) 詳細情報を基に対応してください。

# 付録

---

付録 A このマニュアルの参考情報

---

## 付録 A このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報を示します。

### 付録 A.1 関連マニュアル

アプリケーションサーバのマニュアルについて次に示します。

- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 概説 (3020-3-U01)  
アプリケーションサーバの概要について説明しています。
- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 ファーストステップガイド (3020-3-U02)  
Application Server または Developer を使用して、サンプルプログラムを動かすためのシステムを構築する手順について説明しています。
- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 システム設計ガイド (3020-3-U03)  
システム設計時に、システムの目的に応じたシステム構成や運用方法を検討するための指針について説明しています。また、チューニングの方法についても説明しています。
- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 システム構築・運用ガイド (3020-3-U04)  
セットアップウィザードおよび Smart Composer 機能を使用したシステムの構築・運用の手順について説明しています。
- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 機能解説 基本・開発編 (Web コンテナ) (3020-3-U05)  
アプリケーションサーバで提供する Web コンテナの機能、および Web コンテナに関連する機能 (Web サーバ、サーブレット / JSP など) について説明しています。
- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 機能解説 基本・開発編 (EJB コンテナ) (3020-3-U06)  
アプリケーションサーバで提供する EJB コンテナの機能、および EJB コンテナに関連する機能 (EJB, EJB クライアントなど) について説明しています。
- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 機能解説 基本・開発編 (コンテナ共通機能) (3020-3-U07)  
Web コンテナおよび EJB コンテナで共通して利用する機能について説明しています。
- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 機能解説 拡張編 (3020-3-U08)  
アプリケーションサーバで提供する拡張機能 (セッションフェイルオーバー機能、バッチサーバ、CTM など) について説明しています。
- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 機能解説 運用 / 監視 / 連携編 (3020-3-U09)  
アプリケーションサーバで提供する運用・監視機能、およびほかのプログラムとの連携について説明しています。
- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 機能解説 保守 / 移行 / 互換編 (3020-3-U10)  
アプリケーションサーバで構築したシステムの保守に関する機能、移行情報、および互換用機能について説明しています。
- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 アプリケーション設定操作ガイド

( 3020-3-U12 )

アプリケーションサーバで動作するアプリケーションの操作方法について説明しています。

- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 運用管理ポータル操作ガイド ( 3020-3-U13 )  
運用管理ポータルの使用方法について説明しています。
- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 リファレンス コマンド編 ( 3020-3-U14 )  
アプリケーションサーバを構築・運用するとき使用するコマンドについて説明しています。
- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 リファレンス 定義編 ( サーバ定義 )

( 3020-3-U15 )

アプリケーションサーバを構築・運用するとき、またはアプリケーションを開発するとき、使用するファイルのうち、J2EE サーバや Management Server などのサーバの定義に使用するファイルの形式について説明しています。

- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 リファレンス 定義編 ( アプリケーション / リソース定義 ) ( 3020-3-U16 )

アプリケーションサーバを構築・運用するとき、またはアプリケーションを開発するとき使用するファイルのうち、アプリケーションやリソースの属性設定に使用するファイルの形式について説明しています。

- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 仮想化システム構築・運用ガイド ( 3020-3-U18 )

アプリケーションサーバを仮想化したサーバ上に構築する場合の設計、構築、運用の手順について説明しています。

- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 アプリケーション開発ガイド ( 3020-3-U25 )  
アプリケーションサーバで動作させるアプリケーションの開発方法について説明しています。
- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 リファレンス API 編 ( 3020-3-U26 )  
アプリケーションを開発するとき使用する API の形式について説明しています。
- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 メッセージ 2 KDJE-KDJW 編 ( 3020-3-U42 )  
アプリケーションサーバで出力される KDJE から KDJW までのメッセージについて説明しています。

- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 メッセージ 3 KECX-KEDT / KEOS02000-29999 / KEUC-KFRM 編 ( 3020-3-U43 )

アプリケーションサーバで出力される KECX から KEDT までのメッセージ、KEOS02000 から KEOS29999 までのメッセージ、および KEUC から KFRM までのメッセージについて説明しています。

- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 メッセージ 4 監査ログ編 ( 3020-3-U44 )  
アプリケーションサーバで出力される監査ログメッセージについて説明しています。

また、このマニュアルと関連するこのほかのマニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

- Hitachi Web Server ( 3020-3-U17 )

- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 Cosminexus XML Processor ユーザーズガイド (3020-3-U27)
- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 SOAP アプリケーション開発の手引 (3020-3-U30)
- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 Web サービス開発の手引 (3020-3-U31)
- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 Web サービスセキュリティ 使用の手引 (3020-3-U32)
- Cosminexus ビジネスプロセス管理 / エンタープライズサービスバス V8 サービスプラットフォーム メッセージ (3020-3-U57)

なお、このマニュアルでは、次のマニュアルについて、対象 OS およびバージョン番号を省略して表記しています。マニュアルの正式名称とこのマニュアルでの表記を次の表に示します。

正式名称	このマニュアルでの表記
Cosminexus アプリケーションサーバ V8 システム構築・運用ガイド	Cosminexus アプリケーションサーバ システム構築・運用ガイド
Cosminexus アプリケーションサーバ V8 機能解説 保守 / 移行 / 互換編	Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 保守 / 移行 / 互換編
Cosminexus アプリケーションサーバ V8 メッセージ 2 KDJE-KDJW 編	Cosminexus アプリケーションサーバ メッセージ 2
Cosminexus アプリケーションサーバ V8 メッセージ 3 KECX-KEDT / KEOS02000-29999 / KEUC-KFRM 編	Cosminexus アプリケーションサーバ メッセージ 3
Cosminexus アプリケーションサーバ V8 メッセージ 4 監査ログ編	Cosminexus アプリケーションサーバ メッセージ 4
Cosminexus アプリケーションサーバ V8 SOAP アプリケーション開発の手引	Cosminexus アプリケーションサーバ SOAP アプリケーション開発の手引
Cosminexus アプリケーションサーバ V8 Cosminexus XML Processor ユーザーズガイド	Cosminexus XML Processor ユーザーズガイド
Cosminexus アプリケーションサーバ V8 Web サービス開発の手引	Cosminexus アプリケーションサーバ Web サービス開発の手引
Cosminexus アプリケーションサーバ V8 Web サービスセキュリティ 使用の手引	Cosminexus アプリケーションサーバ Web サービスセキュリティ 使用の手引
Cosminexus ビジネスプロセス管理 / エンタープライズサービスバス V8 サービスプラットフォーム メッセージ	Cosminexus ビジネスプロセス管理 / エンタープライズサービスバス サービスプラットフォーム メッセージ

## 付録 A.2 このマニュアルでの表記

このマニュアルで使用している表記と、対応する製品名を次に示します。

表記		製品名	
Application Server	Application Server Enterprise	uCosminexus Application Server Enterprise	
	Application Server Standard	uCosminexus Application Server Standard	
BJEX		Batch Job Execution System - Base	
Developer	Developer Professional	uCosminexus Developer Professional	
	Developer Standard	uCosminexus Developer Standard	
HiRDB	HiRDB Server	HiRDB Server Version 9	
	HiRDB/Parallel Server	HiRDB/Parallel Server Version 8	
	HiRDB/Single Server	HiRDB/Single Server Version 8	
HiRDB Run Time または HiRDB クライアント		HiRDB/Run Time Version 8	
		HiRDB/Run Time Version 9	
IPF		Itanium(R) Processor Family	
Oracle	Oracle10g	Oracle 10 <i>g</i>	
		Oracle 10 <i>g</i> R2	
		Oracle Database 10 <i>g</i>	
	Oracle11g	Oracle Database 11 <i>g</i>	
		Oracle Database 11 <i>g</i> R2	
	Oracle9i	Oracle9 <i>i</i>	
Oracle9 <i>i</i> R2			
UNIX	AIX	AIX 5L V5.3	
		AIX V6.1	
		AIX V7.1	
	HP-UX または HP-UX ( IPF )	HP-UX 11i V2 ( IPF )	
		HP-UX 11i V3 ( IPF )	
	Linux	Linux ( IPF )	Red Hat Enterprise Linux(R) AS 4 ( IPF )
			Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform ( Intel Itanium )
Red Hat Enterprise Linux(R) 5 ( Intel Itanium )			

表記		製品名
	Linux ( x86/ AMD64 & Intel EM64T )	Red Hat Enterprise Linux(R) AS 4 ( x86 )
		Red Hat Enterprise Linux(R) ES 4 ( x86 )
		Red Hat Enterprise Linux(R) AS 4( AMD64 & Intel EM64T )
		Red Hat Enterprise Linux(R) ES 4( AMD64 & Intel EM64T )
		Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform ( x86 )
		Red Hat Enterprise Linux(R) 5 ( x86 )
		Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform ( AMD/Intel 64 )
		Red Hat Enterprise Linux(R) 5 ( AMD/Intel 64 )
		Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6 ( 32-bit x86 )
		Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6 ( 64-bit x86_64 )
Solaris	Solaris 10 ( SPARC )	
	Solaris 10 ( x64 )	
	Solaris 9 ( SPARC )	
Web Redirector	uCosminexus Web Redirector	
XDM/RD E2	VOS3 XDM/RD E2	

なお，Application Server および Developer を総称して，アプリケーションサーバと表記します。

また，Linux に関しては，バージョンごとに次のように表記することがあります。

表記	OS 名
Red Hat Enterprise Linux 4	Red Hat Enterprise Linux(R) AS 4 ( IPF )
	Red Hat Enterprise Linux(R) AS 4 ( x86 )
	Red Hat Enterprise Linux(R) ES 4 ( x86 )
	Red Hat Enterprise Linux(R) AS 4 ( AMD64 & Intel EM64T )
	Red Hat Enterprise Linux(R) ES 4 ( AMD64 & Intel EM64T )
Red Hat Enterprise Linux 5	Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform ( Intel Itanium )
	Red Hat Enterprise Linux(R) 5 ( Intel Itanium )
	Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform ( x86 )
	Red Hat Enterprise Linux(R) 5 ( x86 )

表記	OS 名
	Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform ( AMD/Intel 64 )
	Red Hat Enterprise Linux(R) 5 ( AMD/Intel 64 )
Red Hat Enterprise Linux Server 6	Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6 ( 32-bit x86 )
	Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6 ( 64-bit x86_64 )

このマニュアルで使用している表記と、対応するアプリケーションサーバの機能名を次に示します。

表記	アプリケーションサーバの機能名
CJMSP ブローカー	Cosminexus JMS プロバイダのブローカー機能
CJMSP リソースアダプタ	Cosminexus JMS プロバイダのリソースアダプタ
Cosminexus Developer's Kit for Java	Cosminexus Developer's Kit for Java™
Cosminexus RM	Cosminexus Reliable Messaging
CTM	Cosminexus Component Transaction Monitor
Management Server	Cosminexus Management Server
PRF	Cosminexus Performance Tracer
Smart Composer	Cosminexus Smart Composer

このマニュアルで使用している表記と、対応する Java 関連用語を次に示します。

表記	Java 関連用語
EAR	Enterprise ARchive
EJB または Enterprise JavaBeans	Enterprise JavaBeans™
J2EE または Java 2 Platform, Enterprise Edition	J2EE™
	Java™ 2 Platform, Enterprise Edition
J2SE	Java™ 2 Platform, Standard Edition
JAAS	Java™ Authentication and Authorization Service
JAR	Java™ Archive
Java	Java™
JavaBeans	JavaBeans™
Java EE または Java Platform, Enterprise Edition	Java™ Platform, Enterprise Edition
JavaMail	JavaMail™

表記	Java 関連用語
Java SE	Java™ Platform, Standard Edition
JavaVM	Java™ Virtual Machine
JCA	J2EE™ Connector Architecture
JDK	JDK™
	Java™ Development Kit
JMS	Java™ Message Service
JNDI	Java Naming and Directory Interface™
JSP	JSP™
	JavaServer Pages™
JTA	Java™ Transaction API
Servlet またはサーブレット	Java™ Servlet

### 付録 A.3 英略語

このマニュアルで使用している英略語を次に示します。

英略語	英字での表記
API	Application Programming Interface
BMT	Bean-Managed Transaction
CMP	Container-Managed Persistence
CMT	Container-Managed Transaction
CORBA	Common Object Request Broker Architecture
CUI	Character User Interface
DB	Database
DBMS	Database Management System
DD	Deployment Descriptor
DTD	Document Type Definition
EIS	Enterprise Information System
GUI	Graphical User Interface
HA	High Availability
HTML	Hyper Text Markup Language
HTTP	Hyper Text Transfer Protocol
HTTPS	Hyper Text Transfer Protocol Security
ID	Identifier

英略語	英字での表記
IDE	Integrated Development Environment
IIOP	Internet Inter-Orb Protocol
ORB	Object Request Broker
OS	Operating System
OTS	Object Transaction Service
RDB	Relational Database
RMI	Remote Method Invocation
SFO	Session Fail Over
SOAP	Simple Object Access Protocol
SSL	Secure Sockets Layer
URL	Uniform Resource Locator
VM	Virtual Machine
XML	Extensible Markup Language

#### 付録 A.4 KB (キロバイト) などの単位表記について

1KB (キロバイト), 1MB (メガバイト), 1GB (ギガバイト), 1TB (テラバイト) はそれぞれ  $1,024$  バイト,  $1,024^2$  バイト,  $1,024^3$  バイト,  $1,024^4$  バイトです。