

NetBackup™ Snapshot Manager インストールおよび アップグレードガイド

Ubuntu、RHEL、SLES

リリース 10.3

Veritas NetBackup™ Snapshot Manager インストール およびアップグレードガイド

最終更新日: 2023-12-28

法的通知と登録商標

Copyright © 2023 Veritas Technologies LLC. All rights reserved.

Veritas、Veritas ロゴ、NetBackup は、Veritas Technologies LLC または関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。その他の会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

この製品には、Veritas 社がサードパーティへの帰属を示す必要があるサードパーティ製ソフトウェア(「サードパーティ製プログラム」)が含まれる場合があります。サードパーティプログラムの一部は、オープンソースまたはフリーソフトウェアライセンスで提供されます。本ソフトウェアに含まれる本使用許諾契約は、オープンソースまたはフリーソフトウェアライセンスでお客様が有する権利または義務を変更しないものとします。このVeritas製品に付属するサードパーティの法的通知文書は次の場所で入手できます。

<https://www.veritas.com/about/legal/license-agreements>

本書に記載されている製品は、その使用、コピー、頒布、逆コンパイルおよびリバースエンジニアリングを制限するライセンスに基づいて頒布されます。Veritas Technologies LLC からの書面による許可なく本書を複製することはできません。

本書は、現状のままで提供されるものであり、その商品性、特定目的への適合性、または不侵害の暗黙的な保証を含む、明示的あるいは暗黙的な条件、表明、および保証はすべて免責されるものとします。ただし、これらの免責が法的に無効であるとされる場合を除きます。Veritas Technologies LLC およびその関連会社は、本書の提供、パフォーマンスまたは使用に関連する付随的または間接的損害に対して、一切責任を負わないものとします。本書に記載の情報は、予告なく変更される場合があります。

ライセンスソフトウェアおよび文書は、FAR 12.212 に定義される商用コンピュータソフトウェアと見なされ、Veritasがオンプレミスまたはホスト型サービスとして提供するかを問わず、必要に応じて FAR 52.227-19「商用コンピュータソフトウェア - 制限される権利 (Commercial Computer Software - Restricted Rights)」、DFARS 227.7202「商用コンピュータソフトウェアおよび商用コンピュータソフトウェア文書 (Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation)」、およびそれらの後継の規制に定める制限される権利の対象となります。米国政府によるライセンス対象ソフトウェアおよび資料の使用、修正、複製のリリース、実演、表示または開示は、本使用許諾契約の条項に従ってのみ行われるものとします。

Veritas Technologies LLC

2625 Augustine Drive

Santa Clara, CA 95054

<http://www.veritas.com>

テクニカルサポート

テクニカルサポートはグローバルにサポートセンターを管理しています。すべてのサポートサービスは、サポート契約と現在のエンタープライズテクニカルサポートポリシーに応じて提供されます。サポート内容およびテクニカルサポートの利用方法に関する情報については、次の **Web** サイトにアクセスしてください。

<https://www.veritas.com/support>

次の URL で Veritas Account の情報を管理できます。

<https://my.veritas.com>

現在のサポート契約についてご不明な点がある場合は、次に示すお住まいの地域のサポート契約管理チームに電子メールでお問い合わせください。

世界共通 (日本を除く)

CustomerCare@veritas.com

日本

CustomerCare_Japan@veritas.com

マニュアル

マニュアルの最新バージョンがあることを確認してください。各マニュアルには、2 ページ目に最終更新日が記載されています。最新のマニュアルは、Veritas の **Web** サイトで入手できます。

<https://sort.veritas.com/documents>

マニュアルに対するご意見

お客様のご意見は弊社の財産です。改善点のご指摘やマニュアルの誤謬脱漏などの報告をお願いします。その際には、マニュアルのタイトル、バージョン、章タイトル、セクションタイトルも合わせてご報告ください。ご意見は次のアドレスに送信してください。

NB.docs@veritas.com

次の Veritas コミュニティサイトでマニュアルの情報を参照したり、質問したりすることもできます。

<http://www.veritas.com/community/>

Veritas Services and Operations Readiness Tools (SORT)

Veritas SORT (Service and Operations Readiness Tools) は、特定の時間がかかる管理タスクを自動化および簡素化するための情報とツールを提供する **Web** サイトです。製品によって異なりますが、SORT はインストールとアップグレードの準備、データセンターにおけるリスクの識別、および運用効率の向上を支援します。SORT がお客様の製品に提供できるサービスとツールについては、次のデータシートを参照してください。

https://sort.veritas.com/data/support/SORT_Data_Sheet.pdf

目次

第 1 章	概要	9
	配備方法について	9
	NetBackup Snapshot Manager を実行する場所の決定	11
	クラウドでの NetBackup Snapshot Manager の配備について	12
第 1 部	NetBackup Snapshot Manager のインストールおよび構成	14
第 2 章	NetBackup Snapshot Manager のインストールの準備	15
	システム要件への準拠	15
	NetBackup Snapshot Manager ホストのサイズの決定に関する推奨事項	25
	NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のサイズの決定に関する推奨事項	26
	NetBackup Snapshot Manager をインストールするインスタンスの作成またはホストの準備	30
	コンテナプラットフォーム (Docker、Podman) のインストール	30
	NetBackup Snapshot Manager データを格納するボリュームの作成とマウント	32
	インスタンスまたは物理ホストで特定のポートが開いていることの確認	33
	NetBackup Snapshot Manager でのスナップショットジョブからのバックアップの準備	34
第 3 章	コンテナイメージを使用した NetBackup Snapshot Manager の配備	36
	NetBackup Snapshot Manager のインストールを開始する前に	36
	Docker/Podman 環境への NetBackup Snapshot Manager のインストール	37
	NetBackup Snapshot Manager への接続のセキュリティ保護	49
	NetBackup Snapshot Manager が正常にインストールされたことの確認	52
	NetBackup Snapshot Manager の再起動	55

第 4 章

NetBackup Snapshot Manager 拡張機能の配備

NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のインストールを開始する前に	57
NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のダウンロード	59
VM への NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のインストール	60
VM に拡張機能をインストールする際の前提条件	60
VM への拡張機能のインストール	61
Azure の管理対象 Kubernetes クラスタ (AKS) への NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のインストール	64
Azure の管理対象 Kubernetes クラスタに拡張機能をインストールする際の前提条件	65
Azure (AKS) への拡張機能のインストール	67
AWS の管理対象 Kubernetes クラスタ (EKS) への NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のインストール	73
AWS の管理対象 Kubernetes クラスタに拡張機能をインストールする際の前提条件	73
AWS (EKS) への拡張機能のインストール	75
GCP の管理対象 Kubernetes クラスタ (GKE) への NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のインストール	81
GCP の管理対象 Kubernetes クラスタに拡張機能をインストールする際の前提条件	82
GCP (GKE) への拡張機能のインストール	84
kustomize および CR YAML を使用した拡張機能のインストール	90
拡張機能の管理	94

第 5 章

NetBackup Snapshot Manager クラウドプロバイダ

NetBackup Snapshot Manager クラウドプロバイダを構成する理由	98
AWS プラグインの構成に関する注意事項	99
AWS プラグイン構成の前提条件	104
AWS Systems Service Manager を使用したアプリケーションの整合性スナップショットの前提条件	106
NetBackup Snapshot Manager の AWS アクセス権の構成	108
NetBackup Snapshot Manager に必要な AWS アクセス権	109
クロスアカウントの構成を作成する前に	124
Google Cloud Platform プラグインの構成に関する注意事項	126
NetBackup Snapshot Manager で必要な Google Cloud Platform アクセス権	130
NetBackup Snapshot Manager の GCP サービスアカウントの構成	136

プラグイン構成のための GCP サービスアカウントの準備	137
GCP クロスプロジェクトリストア構成	138
Microsoft Azure プラグインの構成に関する注意事項	139
Microsoft Azure でのアクセス権の設定	145
Azure のスナップショットについて	154
Microsoft Azure Stack Hub プラグインの構成に関する注意事項	155
Microsoft Azure Stack Hub でのアクセス権の設定	157
バックアップからリストアするための Azure Stack Hub VM のステージング場所の構成	163

第 6 章

クラウドホストまたは VM の資産を保護するための構成	165
資産の保護に使用する NetBackup Snapshot Manager の機能 (オンホストエージェントまたはエージェントレス) の決定	165
NetBackup Snapshot Manager のオンホストエージェント機能を使用した資産の保護	167
NetBackup Snapshot Manager エージェントのインストールおよび構成	168
NetBackup Snapshot Manager アプリケーションプラグインの構成	178
NetBackup Snapshot Manager のエージェントレス機能を使用した資産の保護	189
エージェントレス構成の前提条件	190
エージェントレス機能の構成	192
NetBackup Snapshot Manager のアップグレード後のエージェントレス機能の構成	193

第 7 章

Snapshot Manager カタログのバックアップとリカバリ	194
スクリプトの使用について	194
NetBackup Snapshot Manager データのバックアップ	195
NetBackup Snapshot Manager データのリカバリ	195

第 8 章

NetBackup Snapshot Manager 資産の保護	196
NetBackup 保護計画	196
クラウド資産に対する NetBackup 保護計画の作成	196
NetBackup 保護計画へのクラウド資産のサブスクライブ	196
元のドライブのシャドウコピーを格納するための VSS の構成	198
AWS RDS データベースインスタンスをリストアした後に必要な追加手順	199

第 9 章	NetBackup Snapshot Manager でのボリュームの暗号化	201
	NetBackup Snapshot Manager でのボリュームの暗号化のサポートについて	201
	Azure でのボリュームの暗号化	201
	GCP でのボリュームの暗号化	204
	AWS でのボリュームの暗号化	205
第 10 章	NetBackup Snapshot Manager のセキュリティ	207
	Azure Stack のセキュリティの構成	207
	Azure Stack 用クラウドコネクタの構成	207
	Azure Stack の CA 構成	209
第 2 部	NetBackup Snapshot Manager のメンテナンス	210
第 11 章	NetBackup Snapshot Manager のログ記録	211
	NetBackup Snapshot Manager のログ記録のしくみについて	211
	Fluentd ベースの NetBackup Snapshot Manager ログ記録のしくみ	212
	NetBackup Snapshot Manager fluentd 構成ファイルについて	213
	fluentd 構成ファイルの変更	214
	NetBackup Snapshot Manager ログ	214
	NetBackup Snapshot Manager ログ記録のトラブルシューティング	216
第 12 章	NetBackup Snapshot Manager のアップグレード	217
	NetBackup Snapshot Manager のアップグレードについて	217
	サポート対象のアップグレードパス	218
	アップグレードのシナリオ	218
	NetBackup Snapshot Manager のアップグレードの準備	221
	NetBackup Snapshot Manager のアップグレード	222
	パッチまたは Hotfix を使用した NetBackup Snapshot Manager のアップグレード	233
	NetBackup Snapshot Manager ホストへのオペレーティングシステムパッチの適用	236
	NetBackup Snapshot Manager の移行とアップグレード	237
	NetBackup Snapshot Manager の移行を開始する前に	237

RHEL 8.8 での NetBackup Snapshot Manager の移行とアップグ レード	238
ゾーンからリージョンへの移行のための GCP 構成	243
アップグレード後のタスク	245
NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のアップグレード	248
移行後のタスク	251

第 13 章

NetBackup Snapshot Manager のアンインストー ル	253
NetBackup Snapshot Manager のアンインストールの準備	253
NetBackup Snapshot Manager のバックアップ	254
NetBackup Snapshot Manager プラグインの構成解除	255
NetBackup Snapshot Manager エージェントの構成解除	256
NetBackup Snapshot Manager エージェントの削除	257
NetBackup Snapshot Manager のスタンドアロン Docker ホスト環境から の削除	259
NetBackup Snapshot Manager 拡張機能の削除 - VM ベースまたは管 理対象 Kubernetes クラスターベース	260
NetBackup Snapshot Manager のリストア	264

第 14 章

NetBackup Snapshot Manager のトラブルシュー ティング	267
NetBackup Snapshot Manager のトラブルシューティング	268
Windows インスタンスが NetBackup Snapshot Manager ホストとの接続 性を失った場合、SQL スナップショットまたはリストアおよび個別リスト ア操作が失敗する	278
元のディスクがインスタンスから切断されていると、ディスクレベルのスナ プショットのリストアが失敗する	279
システム管理 ID を制御ノードプールに割り当てた後も検出が機能しない	280
スナップショットからの GCP バックアップでのパフォーマンスの問題	282
ホストエージェントでの移行後にエラーメッセージが表示されて失敗する	283
ファイルのリストアジョブがエラーメッセージで失敗する	283
データムーバーの通知が受信されない	283
スクリプトによるアップグレード時に AWS (EKS) での拡張機能のアップグ レードが失敗する	285
バックアップジョブとリストアジョブがタイムアウトエラーで失敗する	286
暗号化キーを使用した GCP リストアがエラーメッセージで失敗する	286
検出後に Amazon Redshift データベースを利用できない	287

概要

この章では以下の項目について説明しています。


- [配備方法について](#)
- [NetBackup Snapshot Manager を実行する場所の決定](#)
- [クラウドでの NetBackup Snapshot Manager の配備について](#)

配備方法について

NetBackup Snapshot Manager はインストールのマイクロサービスモデルを使用します。Docker イメージをロードして実行すると、NetBackup Snapshot Manager は、各サービスを同じ Docker ネットワーク内の個々のコンテナとしてインストールします。RabbitMQ を使用して、すべてのコンテナが相互に安全に通信します。

2 つの主要なサービスは RabbitMQ と PostgreSQL です。RabbitMQ は NetBackup Snapshot Manager のメッセージブローカーであり、PostgreSQL は NetBackup Snapshot Manager が検出するすべての資産に関する情報を格納します。


次の図は、NetBackup Snapshot Manager マイクロサービスモデルを示しています。




NetBackup Snapshot Manager ソリューションは、VM ベース、VM ベースの拡張機能、および Kubernetes サービスクラスタ環境に配備できます。

次の図に、さまざまな配置モデル図を示します。


■ VM ベースの配備:



■ VM ベースの拡張機能の配備:



■ Kubernetes サービスクラスタの配備



詳しくは、『Kubernetes クラスタ向け NetBackup 配備ガイド』を参照してください。

これらの配備方法には、次の利点があります。

- NetBackup Snapshot Manager にインストールの最小限の要件があります。
- 配備はいくつかのコマンドのみを必要とします。

NetBackup Snapshot Manager を実行する場所の決定

NetBackup Snapshot Manager を次の方法で配備できます。

- NetBackup Snapshot Manager をクラウドに配備し、そのクラウドの資産を管理します。
- NetBackup Snapshot Manager を 1 つのクラウドに配備し、複数のクラウド内の資産を管理します。

Veritasは、NetBackup Snapshot Manager をクラウドの資産を保護するためにクラウドに配備することをお勧めします。クラウド内の資産を保護する場合は、NetBackup Snapshot Manager ホストインスタンスを同じクラウド環境に配備します。

同様に、オンプレミス資産を保護する場合は、NetBackup Snapshot Manager ホストを同じオンプレミス環境に配備します。オンプレミスコンテンツについて詳しくは、『*NetBackup Snapshot Manager for Data Center 管理者ガイド*』を参照してください。

複数のホストに NetBackup Snapshot Manager をインストールする場合は、各 NetBackup Snapshot Manager インスタンスが独立したリソースを管理することをお勧めします。たとえば、2 つの NetBackup Snapshot Manager インスタンスが同じ AWS アカウントまたは同じ Azure サブスクリプションを管理しないようにする必要があります。次のシナリオは、2 つの NetBackup Snapshot Manager インスタンスが同じリソースを管理し、問題が発生する理由を示しています。

- NetBackup Snapshot Manager インスタンス A および NetBackup Snapshot Manager インスタンス B は、両方とも同じ AWS アカウントの資産を管理します。
- NetBackup Snapshot Manager インスタンス A では、管理者は AWS 仮想マシンのスナップショットを取得します。NetBackup Snapshot Manager インスタンス A のデータベースに、仮想マシンのメタデータが格納されます。このメタデータには、仮想マシンのストレージサイズとそのディスク構成が含まれます。
- その後、NetBackup Snapshot Manager インスタンス B で、管理者が仮想マシンのスナップショットをリストアします。NetBackup Snapshot Manager インスタンス B には、仮想マシンのメタデータへのアクセス権がありません。スナップショットをリストアしますが、仮想マシンの特定の構成を識別できません。代わりに、ストレージサイズ構成のデフォルト値を置き換えます。その結果、リストアされた仮想マシンが、元の仮想マシンと一致しなくなります。

前述の構成にすることで、NetBackup データムーバープロセス間の通信で、NetBackup が共有メモリを使用しなくなります。

クラウドでの NetBackup Snapshot Manager の配備について

NetBackup Snapshot Manager の一般的な配備方法は、クラウドで NetBackup Snapshot Manager インスタンスを設定し、次に、クラウド内のすべての資産を保護および管理するようにインスタンスを構成することです。NetBackup Snapshot Manager は、

手動で配備するか、オンラインのマーケットプレイスで利用可能な **NetBackup Snapshot Manager** テンプレートを使用して配備できます。

手動で **NetBackup Snapshot Manager** を配備する場合は、**NetBackup Snapshot Manager** のブートディスクの UUID が一意であり、他の資産ノードの FS の UUID と競合していないことを確認します。

クラウドに **NetBackup Snapshot Manager** インスタンスを配備する方法について詳しくは、[NetBackup の詳細に関する説明](#)を参照してください。

NetBackup Snapshot Manager のインストールおよび構成

- [第2章 NetBackup Snapshot Manager のインストールの準備](#)
- [第3章 コンテナイメージを使用した NetBackup Snapshot Manager の配備](#)
- [第4章 NetBackup Snapshot Manager 拡張機能の配備](#)
- [第5章 NetBackup Snapshot Manager クラウドプロバイダ](#)
- [第6章 クラウドホストまたは VM の資産を保護するための構成](#)
- [第7章 Snapshot Manager カタログのバックアップとリカバリ](#)
- [第8章 NetBackup Snapshot Manager 資産の保護](#)
- [第9章 NetBackup Snapshot Manager でのボリュームの暗号化](#)
- [第10章 NetBackup Snapshot Manager のセキュリティ](#)

NetBackup Snapshot Manager のインストールの準備

この章では以下の項目について説明しています。

- システム要件への準拠
- [NetBackup Snapshot Manager](#) ホストのサイズの決定に関する推奨事項
- [NetBackup Snapshot Manager](#) 拡張機能のサイズの決定に関する推奨事項
- [NetBackup Snapshot Manager](#) をインストールするインスタンスの作成またはホストの準備
- コンテナプラットフォーム (Docker、Podman) のインストール
- [NetBackup Snapshot Manager](#) データを格納するボリュームの作成とマウント
- インスタンスまたは物理ホストで特定のポートが開いていることの確認
- [NetBackup Snapshot Manager](#) でのスナップショットジョブからのバックアップの準備

システム要件への準拠

NetBackup Snapshot Manager ホストの要件

[NetBackup Snapshot Manager](#) をインストールするホストは、次の要件を満たしている必要があります。

p.25 の「[NetBackup Snapshot Manager](#) ホストのサイズの決定に関する推奨事項」を参照してください。

表 2-1 NetBackup Snapshot Manager ホストのオペレーティングシステム、プロセッサ、およびパッケージの要件

カテゴリ	要件
オペレーティングシステム	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ubuntu 22.04、20.04 および 18.04 Server LTS ■ Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9、8.8、7.9 ■ SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15 SP3
プロセッサアーキテクチャ	x86_64、64 ビットプロセッサ
NetBackup Snapshot Manager ホストのパッケージ	<p>次に、NetBackup Snapshot Manager ホストにインストールするオペレーティングシステム固有の必須パッケージを示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ubuntu: lvm2、udev ■ SUSE: lvm2、udev ■ RHEL 7: lvm2、systemd ■ RHEL 8: podman-plugins、lvm2、systemd-udev

メモ: NetBackup Snapshot Manager の単一のホスト名または FQDN には、64 文字の制限があります。これはインストール時に必要です。

マルチエイリアス機能は、Snapshot Manager ではサポートされなくなりました。

Snapshot Manager バージョン 10.3 のインストールは、旧バージョンの NetBackup プライマリサーバー (10.2 以前) ではサポートされません。

表 2-2 NetBackup Snapshot Manager ホストのシステム要件

NetBackup Snapshot Manager がインストールされているホスト	要件
アマゾンウェブサービス (AWS) インスタンス	<ul style="list-style-type: none"> ■ Elastic Compute Cloud (EC2) インスタンスタイプ: t3.large ■ vCPU: 2 ■ RAM: 16 GB ■ root ディスク: ソリッドステートドライブ (GP2) 付き 64 GB ■ データボリューム: スナップショット資産データベースに対する暗号化があるタイプ GP2 の 50 GB EBS (Elastic Block Store) ボリューム。このデータボリュームは開始時の値として使用し、必要に応じてストレージを拡張します。

NetBackup Snapshot Manager がインストールされているホスト	要件
Microsoft Azure VM	<ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想マシン形式: D2s_V3 標準 ■ CPU コア: 2 ■ RAM: 16 GB ■ ルートディスク: 64 GB SSD ■ データボリューム: スナップショット資産データベース用の 50 GB プレミアム SSD。ストレージアカウントの種類 Premium_LRS。ホストキャッシュを読み取り/書き込みに設定します。 <p>Azure クラウドで RHEL インスタンスに NetBackup Snapshot Manager を配備する前に、次の操作を行ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Red Hat Subscription Manager を使用して Red Hat に RHEL インスタンスを登録する ■ ディスク容量の最小要件を満たすために RHEL インスタンスのデフォルトの LVM パーティションを拡張する
Microsoft Azure Stack Hub VM	<ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想マシン形式: <ul style="list-style-type: none"> ■ DS2_v2 Standard - CPU コア数 2、RAM 7 GB ■ DS3_v2 Standard - CPU コア数 4、RAM 14 GB ■ ルートディスク: 64 GB SSD ■ データボリューム: スナップショット資産データベース用の 50 GB プレミアム SSD。ストレージアカウントの種類 Premium_LRS。ホストキャッシュを読み取り/書き込みに設定します。 <p>Azure Stack Hub クラウドで RHEL インスタンスに NetBackup Snapshot Manager を配備する前に、次の操作を行ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Red Hat Subscription Manager を使用して Red Hat に RHEL インスタンスを登録する ■ ディスク容量の最小要件を満たすために RHEL インスタンスのデフォルトの LVM パーティションを拡張する

NetBackup Snapshot Manager がインストールされているホスト	要件
Google Cloud Platform (GCP) VM	<div><ul style="list-style-type: none">■ 仮想マシンタイプ: n2-standard-4■ vCPU: 2■ RAM: 16 GB■ ブートディスク: 64 GB の標準永続ディスク■ データボリューム: 自動暗号化があるスナップショット資産データベース用の 50 GB SSD 永続ディスク<p>メモ: LVM のインデックス付けに対応するため、NetBackup Snapshot Manager ホストでマルチパスサービスが無効になっていることを確認します。</p></div>
VMware VM	<div><ul style="list-style-type: none">■ 仮想マシンの形式: NetBackup Snapshot Manager サポート対象オペレーティングシステムを搭載した 64 ビット■ vCPU: 8■ RAM: 16 GB 以上■ ルートディスク: 標準永続ディスク付き 64 GB■ データボリューム: スナップショット資産データベース用の 50 GB</div>
物理ホスト (x86_64 / AMD64)	<div><ul style="list-style-type: none">■ オペレーティングシステム: 64 ビット NetBackup Snapshot Manager サポート対象オペレーティングシステム■ CPU: x86_64 (64 ビット)、シングルソケット、マルチコア、8 個以上の CPU 数■ RAM: 16 GB 以上■ ブートディスク: 64 GB■ データボリューム: スナップショット資産データベース用の 50 GB</div>

ディスク容量の要件

NetBackup Snapshot Manager はホスト上の次のファイルシステムを使用して、インストール時にすべてのコンテナイメージとファイルを保存します。

- / (ルートファイルシステム)
- /var

/var ファイルシステムは、コンテナの実行時にさらに使用されます。NetBackup Snapshot Manager のインストールまたはアップグレード先のホストに、次のコンポーネント用の十分な空き容量があることを確認します。

表 2-3 NetBackup Snapshot Manager コンポーネントの空き容量に関する考慮事項

コンポーネント	空き容量の要件
NetBackup Snapshot Manager コンテナ	30 GB の空き容量
NetBackup Snapshot Manager エージェントとプラグイン	350 MB の空き容量 (構成する各 NetBackup Snapshot Manager プラグインおよびエージェント用)

さらに、NetBackup Snapshot Manager は NetBackup Snapshot Manager データを格納するために個別のボリュームも必要です。このボリュームを作成して NetBackup Snapshot Manager ホストの /cloudpoint に確実にマウントします。

表 2-4 NetBackup Snapshot Manager データボリュームの空き容量に関する考慮事項

ボリュームのマウントパス	サイズ
/cloudpoint	50 GB 以上

p.25 の「[NetBackup Snapshot Manager ホストのサイズの決定に関する推奨事項](#)」を参照してください。

ファイアウォールポートの要件

インバウンドとアウトバウンドのファイアウォールポートの要件を次に示します。

- 次のインバウンドポートを開く必要があります。
 - 443: プライマリ、メディア、クライアントからの API 要求を処理します。デフォルトポートで構成する場合は、カスタムポートのファイアウォールでインバウンドを許可する必要があります。
 - 5671: Snapshot Manager のエージェント用。
- 次のアウトバウンドポートが必要です。
 - 22: Linux VM (OpenSSH) へのエージェントレス接続用。
 - 135、445、49152 - 65535: Windows VM (WMI) へのエージェントレス接続用。
 - 1556: NetBackup プライマリサーバーへの登録用。

NetBackup Snapshot Manager エージェントとプラグインのサポート対象アプリケーション、オペレーティングシステム、クラウドプラットフォーム

NetBackup Snapshot Manager は次のアプリケーション、オペレーティングシステム、クラウドプラットフォームをサポートしています。

これらの資産は、NetBackup Snapshot Manager の構成方法、NetBackup Snapshot Manager クラウドエージェントとプラグイン (旧名はオフホストプラグイン) を使用するかどうか、NetBackup Snapshot Manager アプリケーション設定プラグイン (旧名はオンホストプラグイン) を使用するかどうか、または NetBackup Snapshot Manager エージェントレス機能を使用するかどうかにかかわらずサポートされます。

表 2-5 サポート対象アプリケーション、オペレーティングシステム、クラウドプラットフォーム

カテゴリ	サポート
アプリケーション	<ul style="list-style-type: none"> ■ ファイルシステム <ul style="list-style-type: none"> ■ Linux ネイティブファイルシステム: ext3、ext4、XFS ■ Microsoft Windows: NTFS ■ Microsoft SQL 2014、SQL 2016、SQL 2017、SQL 2019 p.179 の「Microsoft SQL プラグインの構成に関する要件」を参照してください。 ■ Windows Server 2022 および 2019 ■ Oracle 12c、Oracle 12c R1、Oracle 18c、Oracle 19c 単一ノード構成がサポート対象です。 p.186 の「Oracle プラグインの構成に関する要件」を参照してください。
サポート対象資産のオペレーティングシステム	<ul style="list-style-type: none"> ■ Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9、8.6、8.4 ■ Windows Server 2012 R2、2016、2019、2022 <p>メモ: NetBackup Snapshot Manager エージェントは英語以外のオペレーティングシステムではサポートされません。</p>

カテゴリ	サポート
クラウドプラットフォーム	

カテゴリ	サポート
	<ul style="list-style-type: none"> ■ アマゾンウェブサービス (AWS) <p>アプリケーションを保護する場合、アプリケーションは t2.large 以上の仕様の AWS インスタンスタイプでホストされている必要があります。現在、NetBackup Snapshot Manager では t2.medium 以下のインスタンスタイプで実行されているアプリケーションはサポートされません。</p> <p>t2 シリーズのインスタンスは、AWS によって推奨されるデバイスの命名規則に従っている場合にのみサポートされます。詳しくは、次のリンクを参照してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Windows: Windows インスタンスのデバイス名 ■ Linux: Linux インスタンスのデバイス名 <p>Microsoft Windows ベースのアプリケーションを保護するには、t2.xlarge または t3.xlarge 以上の仕様のインスタンスタイプを使用します。</p> <p>AWS の構成に必要な権限について詳しくは、次のリンクを参照してください。</p> <p>p.109 の「NetBackup Snapshot Manager に必要な AWS アクセス権」を参照してください。</p> ■ Microsoft Azure <p>アプリケーションを保護する場合、アプリケーションは D2s_V3 標準以上の仕様の Azure 仮想マシン形式でホストされている必要があります。</p> <p>Microsoft Windows ベースのアプリケーションを保護するには、B4ms または D4s_V3 以上の仕様の仮想マシンを使用します。</p> <p>メモ: NetBackup Snapshot Manager Azure プラグインは Premium_LRS、Standard_LRS、StandardSSD_LRS のディスク形式をサポートします。</p> <p>その他のすべてのディスク形式は、スナップショットのリストア操作中にデフォルトで Standard_LRS になります。</p> <p>Azure の構成に必要な権限について詳しくは、次のリンクを参照してください。</p> <p>p.145 の「Microsoft Azure でのアクセス権の設定」を参照してください。</p> ■ Microsoft Azure Stack Hub (2008 以降) <p>アプリケーションを保護する場合、アプリケーションは DS2_v2 Standard 以降の仕様の Azure Stack Hub 仮想マシン形式でホストされている必要があります。詳しくは、「Azure Stack Hub でサポートされている VM サイズ」を参照してください。</p> <p>メモ: NetBackup Snapshot Manager Azure Stack Hub プラグインは Premium_LRS、Standard_LRS、</p>

カテゴリ	サポート
	<p>StandardSSD_LRS のディスク形式をサポートします。</p> <p>その他のすべてのディスク形式は、スナップショットのリストア操作中にデフォルトで Standard_LRS になります。</p> <p>Microsoft Azure Stack の構成に必要な権限について詳しくは、次のリンクを参照してください。</p> <p>p.157 の「Microsoft Azure Stack Hub でのアクセス権の設定」を参照してください。</p> <ul style="list-style-type: none">■ GCP (Google Cloud Platform) アプリケーションを保護する場合、アプリケーションは n2-standard-4 以上の仕様の GCP 仮想マシン形式でホストされている必要があります。 <p>Google Cloud Platform の構成に必要な権限について詳しくは、次のリンクを参照してください。</p> <p>p.130 の「NetBackup Snapshot Manager で必要な Google Cloud Platform アクセス権」を参照してください。</p>

NetBackup Snapshot Manager タイムゾーン

NetBackup Snapshot Manager を配備するホストのタイムゾーン設定が、要件に従っており、パブリック NTP サーバーと同期していることを確認します。

デフォルトでは、NetBackup Snapshot Manager は NetBackup Snapshot Manager のインストール先のホストに設定されているタイムゾーンを使用します。ログのすべてのエントリのタイムスタンプは、ホストマシンのクロック設定に従います。

プロキシサーバーの要件

NetBackup Snapshot Manager を配備しているインスタンスが、プロキシサーバーの背後にある場合、つまり、NetBackup Snapshot Manager インスタンスがプロキシサーバーを使用してインターネットに接続する場合は、NetBackup Snapshot Manager のインストール時にプロキシサーバーの詳細を指定する必要があります。NetBackup Snapshot Manager インストーラは、プロキシサーバーの情報を、NetBackup Snapshot Manager コンテナ固有の一連の環境変数に格納します。

次の表に、NetBackup Snapshot Manager インストーラに提供する必要がある環境変数とプロキシサーバー情報を示します。この情報を手元に用意してください。NetBackup Snapshot Manager のインストール時にこれらの詳細を入力する必要があります。

表 2-6 NetBackupSnapshot Manager に必要なプロキシサーバーの詳細

NetBackup Snapshot Manager インストーラによって作成される環境変数	説明
VX_HTTP_PROXY	すべての接続に使用される HTTP プロキシ値が格納されます。たとえば、"http://proxy.mycompany.com:8080/" です。
VX_HTTPS_PROXY	すべての接続に使用される HTTP プロキシ値が格納されます。たとえば、"http://proxy.mycompany.com:8080/" です。
VX_NO_PROXY	プロキシサーバーをバイパスできるホストが格納されます。たとえば、"localhost,mycompany.com,192.168.0.10:80" です。

プロキシサーバー経由で外部と通信する必要がある NetBackup Snapshot Manager サービスは、NetBackup Snapshot Manager のインストール時に設定された事前定義済みの環境変数を使用します。

FIPS サポート要件

FIPS サポートは、次の場合にのみ適用されます。

- NetBackup、NetBackup Snapshot Manager およびすべての保護対象の作業負荷の FIPS 準拠の状況は、次の表に示すとおりです。

コンポーネント	FIPS の状態		FIPS の状態	
NetBackup	Y	N	Y	Y
NetBackup Snapshot Manager	N	Y	Y	Y
作業負荷システム	Y/N	Y/N	Y	N
推奨	N	N	Y	N

- RHEL 8 プラットフォームでの新規インストールと、VM ベース (BYOD) の配備のみに限定されます。

メモ: FIPS が適用されたセットアップでは、VM にエージェントレスで接続する方法はブロックされます。

NetBackup Snapshot Manager ホストのサイズの決定に関する推奨事項

主に NetBackup Snapshot Manager ホストの構成は、作業負荷の数と、保護する作業負荷の種類によって異なります。また、パフォーマンス容量がピーク時に NetBackup Snapshot Manager 上で同時に稼働する操作の最大数にも依存します。

パフォーマンスに影響するもう 1 つの要因は、資産の保護に NetBackup Snapshot Manager を使用する方法です。NetBackup Snapshot Manager エージェントレスオプションを使用して資産を検出して保護すると、作業負荷の種類によってパフォーマンスが異なります。

エージェントレスでは、NetBackup Snapshot Manager はプラグインデータをアプリケーションホストに転送し、検出および構成タスクを実行し、その後、アプリケーションホストからプラグインパッケージを削除します。

Veritas は、NetBackup Snapshot Manager ホストに対して次の構成をお勧めします。

表 2-7 並列実行タスクの数に基づく標準的な NetBackup Snapshot Manager ホストの構成

作業負荷メトリック	NetBackup Snapshot Manager ホストの設定
最大 16 個の同時操作タスク	CPU: 2 個の CPU メモリ: 16 GB たとえば、AWS クラウドでは、NetBackup Snapshot Manager ホスト仕様は、t3.xlarge インスタンスと同等である必要があります。
最大 32 個の同時操作タスク	CPU: 4-8 個の CPU メモリ: 32 GB 以上 たとえば、AWS クラウドでは、NetBackup Snapshot Manager ホスト仕様は、t3.2xlarge インスタンス以上の種類と同等である必要があります。

一般的な考慮事項とガイドライン:

NetBackup Snapshot Manager ホストの構成を選択するときは、次の点を考慮してください。

- 作業負荷の高い環境でパフォーマンスを向上させるには、Veritas は NetBackup Snapshot Manager ホストをアプリケーションホストと同じ場所に配備することをお勧めします。
- エージェントレスオプションを使用している場合は、Veritas はアプリケーションホストの /tmp ディレクトリに十分な領域を割り当てることをお勧めします。NetBackup Snapshot Manager はプラグイン構成ファイルを抽出するために、このディレクトリを使用します。
- 作業負荷の数によっては、NetBackup Snapshot Manager ホストから送信されるプラグインデータの量は、サイズがかなり大きくなる可能性があります。このような場合、ネットワーク遅延も重要な役割を担います。これらの要因によって、全体的なパフォーマンスが異なる場合があります。
- エージェントレスオプションを使用して複数の作業負荷を設定する場合、パフォーマンスは、アプリケーション作業負荷インスタンスに関するネットワーク帯域幅や NetBackup Snapshot Manager ホストの場所などの要因によって異なります。必要に応じて、NetBackup Snapshot Manager ホストの CPU、メモリ、ネットワーク構成を増やし、エージェントレスアプリケーションホストの並列設定でパフォーマンスを向上できます。
- 並列操作の数が、NetBackup Snapshot Manager ホスト構成の容量で処理できる数よりも多い場合は、NetBackup Snapshot Manager は自動的に操作をジョブキューに投入します。キューに投入されたジョブは、実行中の操作が完了した後にのみ取得されます。

NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のサイズの決定に関する推奨事項

NetBackup Snapshot Manager 拡張機能の目的は、パフォーマンス容量がピーク時に NetBackup Snapshot Manager 上で多数の要求を同時に実行するため、NetBackup Snapshot Manager ホストの容量を拡大縮小させることです。要件に応じて、1 つ以上の NetBackup Snapshot Manager 拡張機能をクラウドにインストールし、ホストに余分な負荷をかけることなくジョブを実行できます。拡張機能により、NetBackup Snapshot Manager の処理容量を増加できます。

NetBackup Snapshot Manager 拡張機能では、NetBackup Snapshot Manager ホストと同等以上の構成が可能です。

p.15 の「[システム要件への準拠](#)」を参照してください。

サポート対象の NetBackup Snapshot Manager 拡張機能の環境:

管理対象の Kubernetes クラスタを使用するクラウドベースの拡張機能

メモ: NetBackup Snapshot Manager 10.0 の場合、VM ベースの拡張機能は Azure Stack ハブでサポートされ、Kubernetes ベースの拡張機能は Azure、AWS、および GCP でサポートされます。

Veritas は、NetBackup Snapshot Manager 拡張機能の次の構成をお勧めします。

表 2-8 VM ベースの拡張機能 (Azure Stack) の一般的な NetBackup Snapshot Manager 拡張機能の構成

作業負荷メトリック	NetBackup Snapshot Manager 拡張機能の構成
最大 16 個の同時操作タスク	CPU: 4 個の CPU メモリ: 16 GB たとえば、Azure Stack では、NetBackup Snapshot Manager 拡張機能は AWS の t3.xlarge インスタンスと同等である必要があります。
最大 32 個の同時操作タスク	CPU: 8 個の CPU メモリ: 32 GB 以上 たとえば、Azure Stack では、NetBackup Snapshot Manager 拡張機能は AWS の t3.2xlarge 以上の形式のインスタンスと同等である必要があります。

表 2-9 Kubernetes ベースの拡張機能 (Azure、AWS、および GCP) の一般的な NetBackup Snapshot Manager 拡張機能の構成

作業負荷メトリック	NetBackup Snapshot Manager 拡張機能の構成
最大 24 個の同時操作タスク	<p>Azure の場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 2 CPU と 8 GB の RAM ノード構成の場合: CPU: 2 CPU 超 ノードあたりの RAM: 8 GB ノードあたりの最大ポッド数: 6 (システム) + 4 (静的ポッド) + 8* 2 = 16 (動的ポッド) = 26 以上 自動スケールが有効な場合、最小値は 1、最大値は 3 ■ 2/4/6 CPU と 16 GB のノード構成の場合 ノードあたりの CPU: 2/4/6 CPU 超 ノードあたりの RAM: 16 GB ノードあたりの最大ポッド数: 6 (システム) + 4 (静的ポッド) + 16* 2 = 32 (動的ポッド) = 42 以上 自動スケールが有効な場合、最小値は 1、最大値は 3 <p>メモ: 上記の設定では、ノードごとに一度に 16 個のジョブが実行されます。</p>
最大 24 個の同時操作タスク	<p>AWS の場合</p> <p>CPU: 2 CPU 超</p> <p>ノードあたりの RAM: 8 GB</p> <p>自動スケールが有効な場合、最小値は 1、最大値は 3</p> <p>メモ: 上記の設定では、ノードごとに一度に 8 個のジョブが実行されます。</p>
最大 24 個の同時操作タスク	<p>GCP の場合</p> <p>CPU: ノードあたり 2 CPU 超</p> <p>メモリ: ノードあたり 8 GB</p> <p>自動スケールが有効な場合、最小値は 1、最大値は 3</p>

(EKS 固有) Kubernetes メトリクスサーバーのインストール

Kubernetes メトリクスサーバーはクラスタ内のリソース使用状況データのアグリゲータであり、Amazon EKS クラスタではデフォルトでは展開されません。次の手順では、Amazon EKS クラスタに Kubernetes メトリクスサーバーを配備する方法について説明します。

- 1 次のコマンドを使用してメトリクスサーバーを配備します。

```
kubectl apply -f
https://github.com/kubernetes-sigs/metrics-server/releases/latest/download/components.yaml
```

- 2 次のコマンドを使用して、metrics-server の配備に必要な数のポッドが実行されていることを確認します。

```
kubectl get deployment metrics-server -n kube-system
```

出力例は次のとおりです。

NAME	READY	UP-TO-DATE	AVAILABLE	AGE
metrics-server	1/1	1	1	6m

一般的な考慮事項とガイドライン:

NetBackup Snapshot Manager 拡張機能の構成を選択するときは、次の点を考慮してください。

- 作業負荷の高い環境でパフォーマンスを向上させるため、Veritas は NetBackup Snapshot Manager 拡張機能をアプリケーションホストと同じ場所に配備することをお勧めします。
- 管理対象の Kubernetes クラスタにあるクラウドベースの拡張機能は、NetBackup Snapshot Manager ホストと同じ VNet に存在する必要があります。同じ VNet にならない場合、Azure クラウドで利用可能な VNet ピアリングメカニズムを利用し、NetBackup Snapshot Manager ホストと拡張機能ノードで必要なポートを介して相互に通信させることができます。
- 作業負荷の数によっては、NetBackup Snapshot Manager ホストから送信されるプラグインデータの量は、かなり大きくなる可能性があります。このような場合、ネットワーク遅延も重要な役割を担います。これらの要因によって、全体的なパフォーマンスが異なる場合があります。
- 同時並行処理の数が、NetBackup Snapshot Manager ホストと拡張機能を合わせて処理できる数よりも多い場合、NetBackup Snapshot Manager は自動的に操作をジョブキューに投入します。キューに投入されたジョブは、実行中の操作が完了した後にはのみ取得されます。

NetBackup Snapshot Manager をインストールする インスタンスの作成またはホストの準備

NetBackup Snapshot Manager をパブリッククラウドに配備する場合、次の手順を実行します。

- NetBackup Snapshot Manager のインストール要件を満たすサポート対象の Ubuntu、RHEL、または SLES インスタンスイメージを選択します。
- インストール要件を満たすように、インスタンスに十分なストレージを追加します。

コンテナプラットフォーム (Docker、Podman) のインストール

表 2-10 コンテナプラットフォームのインストール

プラットフォーム	説明
Ubuntu 上の Docker	サポート対象バージョン: Docker 18.09 以降 Ubuntu に Docker をインストールする方法について詳しくは、 Ubuntu への Docker Engine のインストール に関する説明を参照してください。

プラットフォーム	説明
RHEL 7.x 上の Docker	<p>サポート対象バージョン: Docker 1.13.x 以降</p> <p>RHEL に Docker をインストールするには、次のプロセスを使用します。</p> <ul style="list-style-type: none">■ NetBackup Snapshot Manager が AWS クラウドに配備される場合、追加の repo を有効にしてください。 # sudo yum-config-manager --enable rhui-REGION-rhel-server-extras■ 次のコマンドを使用して Docker をインストールします。 # sudo yum -y install docker■ 次のコマンドを使用して、システムマネージャ構成を再ロードします。 # sudo systemctl daemon-reload■ 次のコマンドを使用して、docker サービスを有効にして再起動します。 # sudo systemctl enable docker # sudo systemctl restart docker■ SELinux が有効になっている場合は、モードを permissive モードに変更します。 /etc/selinux/config 構成ファイルを編集し、SELINUX パラメータ値を SELINUX=permissive に変更します。■ システムを再ブートして変更を反映させます。■ SELinux モードの変更が反映されていることを、次のコマンドを使用して確認します。 # sudo sestatus コマンド出力の Current Mode パラメータ値が、permissive として表示されるはずです。 <p>RHEL に Docker をインストールする方法については、RHEL 7 での Docker の取得に関する説明を参照してください。</p> <p>Docker が XFS 対応ファイルシステムでデフォルトのストレージドライバ (overlay2 または overlay) を使用している場合は、XFS FS の ftype オプションが 1 に設定されていることを確認します。検証には xfs_info を使用します。詳しくは、OverlayFS ストレージドライバの使用に関する説明を参照してください。それ以外の場合は、異なるストレージドライバを使用できます。詳しくは、Docker ストレージドライバに関する説明を参照してください。</p>

プラットフォーム	説明
RHEL 9、8.6 および 8.4 の Podman	<p>サポート対象バージョン: Podman 4.0.2 以降</p> <p>注意:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ NetBackup Snapshot Manager が AWS クラウドに配備される場合、追加の repo を有効にしてください。 <pre># sudo yum-config-manager --enable rhui-REGION-rhel-server-extras</pre> ■ SELinux が有効になっている場合は、モードを permissive モードに変更します。 <code>/etc/selinux/config</code> 構成ファイルを編集し、SELINUX パラメータ値を <code>SELINUX=permissive</code> に変更します。 ■ システムを再ブートして変更を反映させます。 ■ SELinux モードの変更が反映されていることを、次のコマンドを使用して確認します。 <pre># getenforce</pre> コマンド出力の <code>Current Mode</code> パラメータ値が、<code>permissive</code> として表示されるはずです。 <p>次のサービスが有効であり、実行中であることを確認します。</p> <pre># systemctl enable podman-restart</pre> <pre># systemctl start podman-restart</pre> <pre># systemctl enable podman.socket</pre> <pre># systemctl start podman.socket</pre>

NetBackup Snapshot Manager データを格納するボリュームの作成とマウント

クラウド環境に NetBackup Snapshot Manager または NetBackup Snapshot Manager 拡張機能を配備する前に、以下を確認してください。

- NetBackup Snapshot Manager データを格納するために少なくとも 50 GB のボリュームを作成してマウントする必要があります。ボリュームは、`/cloudpoint` にマウントされる必要があります。
- ホストまたは拡張機能を再ブートするときにボリュームが自動マウントされるように、ボリュームとマウントポイント (`/cloudpoint`) の **UUID** が `/etc/fstab` に指定されていることを確認します。

メモ: このボリュームを接続せずにインスタンスをブートした場合 (たとえば、ボリュームを別のインスタンスに移動した後)、`nofail` マウントオプションを使用すると、ボリュームのマウントにエラーがあってもインスタンスをブートできます。

表 2-11 サポート対象の各クラウドベンダーのボリューム作成手順

ベンダー	手順
アマゾンウェブサービス (AWS)	<ol style="list-style-type: none"> 1 EC2 ダッシュボードで、[ボリューム (Volumes)]、[ボリュームの作成 (Create Volumes)]の順にクリックします。 2 画面に表示される指示に従って、次のように指定します。 <ul style="list-style-type: none"> ■ ボリュームの種類: 汎用 SSD ■ サイズ: 50 GB 3 「Linux で Amazon EBS ボリュームを使用できるようにする」セクションにある手順を使用して、ファイルシステムを作成し、デバイスをインスタンスホストの /cloudpoint にマウントします。
Google Cloud Platform	<p>◆ 仮想マシン用のディスクを作成し、初期化し、/cloudpoint にマウントします。</p> <p>詳しくは、VM への永続ディスクの追加に関する説明を参照してください。</p>
Microsoft Azure	<ol style="list-style-type: none"> 1 新しいディスクを作成し、仮想マシンに接続します。詳しくは、「ポータルを利用し、データ ディスクを Linux VM に接続する」を参照してください。 <p>管理対象ディスクオプションを選択する必要があります。詳しくは、「ポータルを利用し、データ ディスクを Linux VM に接続する」を参照してください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 2 ディスクを初期化し、/cloudpoint にマウントします。詳しくは、「Linux VM へのディスクの追加」にある、Linux VM に接続して新しいディスクをマウントする方法に関するセクションを参照してください。
Microsoft Azure Stack Hub	<ol style="list-style-type: none"> 1 新しいディスクを作成し、仮想マシンに接続します。詳しくは、「Azure Stack Hub で VM ディスクストレージを作成する」を参照してください。 <p>管理対象ディスクオプションを選択する必要があります。</p> <ol style="list-style-type: none"> 2 ディスクを初期化し、/cloudpoint にマウントします。詳しくは、「Linux VM へのディスクの追加」にある、Linux VM に接続して新しいディスクをマウントする方法に関するセクションを参照してください。

インスタンスまたは物理ホストで特定のポートが開いていることの確認

インスタンスまたは物理ホストで、次のポートが開いていることを確認してください。

表 2-12 NetBackup Snapshot Manager で使用するポート

ポート	説明
443	NetBackup Snapshot Manager ユーザーインターフェースでは、このポートがデフォルトの HTTPS ポートとして使用されます。
5671	NetBackup Snapshot Manager RabbitMQ サーバーでは、通信にこのポートが使用されます。複数のエージェント、拡張機能、スナップショットからのバックアップ、バックアップジョブからのリストアをサポートするには、このポートを開く必要があります。

次のことに注意してください。

- インスタンスがクラウド内にある場合は、クラウドに対して必要な受信の規則に従ってポート情報を設定します。
- NetBackup Snapshot Manager のインストール時にポートを設定すると、アップグレード時に変更できません。

NetBackup Snapshot Manager でのスナップショットジョブからのバックアップの準備

スナップショットジョブからのバックアップの場合、メディアサーバー 9.1 以降が必要です。

メモ: Veritas では、クラウド資産のスナップショットジョブからのバックアップを実行するために使用される NetBackup Snapshot Manager の拡張機能でスワップ領域を有効にすることをお勧めします。スワップ領域の推奨サイズは、システムメモリの 1.5 倍以上です。スワップ領域を有効にできない状況では、より大きなメモリ構成のシステムを使用することをお勧めします。

メモ: (AKS のみ) Kubernetes ベースの拡張機能における NetBackup のインストールと NetBackup Snapshot Manager の配備のために [Azure Kubernetes Service \(AKS\) ノードプールのノード構成をカスタマイズする](#)に記載されている手順に従います。

必要なポート:

- NetBackup プライマリサーバーに必要なポート: 1556 および 443
- クライアント側の重複排除のため NetBackup メディアサーバーに必要なポート: 10082 と 10102

証明書のインストールおよび NetBackup との通信にプライベート名を使用し、`/etc/hosts` を使用して解決する必要がある場合は、次の手順に従います。

- /cloudpoint/openv/etc/hostsファイルに /etc/hosts ファイルと同様のエントリを追加します。
- **NetBackup Snapshot Manager** のインストール時と**NetBackup Snapshot Manager** の登録時にプライベート名を使用していることを確認します。

コンテナイメージを使用した NetBackup Snapshot Manager の配備

この章では以下の項目について説明しています。

- [NetBackup Snapshot Manager](#) のインストールを開始する前に
- [Docker/Podman 環境への NetBackup Snapshot Manager のインストール](#)
- [NetBackup Snapshot Manager](#) への接続のセキュリティ保護
- [NetBackup Snapshot Manager](#) が正常にインストールされたことの確認
- [NetBackup Snapshot Manager](#) の再起動

NetBackup Snapshot Manager のインストールを開始する前に

[NetBackup Snapshot Manager](#) をインストールする前に次を完了していることを確認します。

- [NetBackup Snapshot Manager](#) をインストールする場所を決定します。
p.11 の「[NetBackup Snapshot Manager を実行する場所の決定](#)」を参照してください。

メモ: [NetBackup Snapshot Manager](#) を複数のホストにインストールすることを計画している場合は、このセクションをよく読み、この方法の影響を理解してください。

- 環境がシステム要件を満たしていることを確認します。
p.15 の「[システム要件への準拠](#)」を参照してください。
- NetBackup Snapshot Manager をインストールするインスタンスを作成するか、物理ホストを準備します。
p.30 の「[NetBackup Snapshot Manager をインストールするインスタンスの作成またはホストの準備](#)」を参照してください。
- コンテナプラットフォームのインストール
p.30 の「[コンテナプラットフォーム \(Docker、Podman\) のインストール](#)」を参照してください。
- NetBackup Snapshot Manager データを格納するボリュームを作成してマウントします。
p.32 の「[NetBackup Snapshot Manager データを格納するボリュームの作成とマウント](#)」を参照してください。
- インスタンスまたは物理ホストで特定のポートが開いていることを確認します。
p.33 の「[インスタンスまたは物理ホストで特定のポートが開いていることの確認](#)」を参照してください。

メモ: RedHat 8.x では、Docker エコシステムが Podman エコシステムに置き換えられました。RHEL 7.x ホストの場合は、p.37 の「[Docker/Podman 環境への NetBackup Snapshot Manager のインストール](#)」を参照してください。を参照してください

Docker/Podman 環境への NetBackup Snapshot Manager のインストール

NetBackup バージョン 10.3 以降、クレデンシャルベースの認証は、NetBackup プライマリサーバーと Snapshot Manager の間の証明書ベースの TLS 認証に置き換えられました。これには、NetBackup Snapshot Manager の配備中にユーザーが次の詳細を指定する必要があります。

- (NBCA の場合): プライマリサーバーのホスト名、セキュリティ認証トークン、および Snapshot Manager FQDN ホスト名などの必須オプション。
- (ECA の場合): CA、キー、チェーン、CRL パスなどの追加オプション。

メモ: NetBackup Snapshot Manager を配備するときは、次のコマンドをコピーしてコマンドラインインターフェースに貼り付けると便利です。これを実行する場合、これらの例の中で自分の環境と異なる製品とビルドのバージョン、ダウンロードディレクトリのパスなどを置き換えます。

Podman での NetBackup Snapshot Manager インストールの前提条件:

次のコマンドを実行して、必要なパッケージ (lvm2、udev、plugins) をホストにインストールします。

```
#yum install -y lvm2-<version>
#yum install -y systemd-udev-<version>
#yum install -y podman-plugins
```

NetBackup Snapshot Manager のインストール

Docker 環境か Podman 環境かに応じて、次の適切な手順を実行します。

NetBackup Snapshot Manager をインストールするには

- 1 NetBackup Snapshot Manager イメージを、NetBackup Snapshot Manager を配備するシステムにダウンロードします。[ペリタステクニカルサポート Web サイト](#)に移動します。

メモ: ダウンロードするには、サポートサイトにログインする必要があります。

[製品 (Products)] ドロップダウンで [NetBackup] を選択し、[バージョン (Version)] ドロップダウンで必要なバージョンを選択します。[参照 (Explore)] をクリックします。[ベースおよびアップグレードインストーラ (Base and upgrade installers)] をクリックします。

Docker および Podman 環境での NetBackup Snapshot Manager イメージ名は次のような形式です。

```
NetBackup_SnapshotManager_<version>.tar.gz
```

メモ: 実際のファイル名は、リリースバージョンによって異なる場合があります。

- 2 次のコマンドを使用してイメージファイルを展開します。

```
tar -xvf NetBackup_SnapshotManager_10.3.x.xxxx.tar.gz
```

次のコマンドを使用してコンテンツを一覧表示します。

```
# ls
NetBackup_SnapshotManager_10.3.x.xxxx.tar.gz
netbackup-flexsnap-10.3.x.xxxx.tar.gz
flexsnap_preinstall.sh
```

- 3** 次のコマンドを実行して、NetBackup Snapshot Manager ホストのインストールを準備します。

```
# sudo ./flexsnap_preinstall.sh
```

(RHEL 7.9 の Docker の場合) 出力は次のようになります。

```
Checking for disk space                ... done
Validate SELINUX                      ... done
Check for docker installation          ... done
Validate docker version support        ... done
Check for docker socket file           ... done
Checking for required packages         ... done
Validate required services health      ... done
Removing deprecated services           ... done
Loading Snapshot Manager service images ... done
```

(RHEL 8.x の Docker の場合) 出力は次のようになります。

```
NetBackup Snapshot Manager for installation:
Validate SELINUX                      ... done
Check for docker installation          ... done
Validate docker version support        ... done
Checking for required packages         ... done
Validate required services health      ... done
Removing deprecated services           ... done
Loading Snapshot Manager service images ... done
```

- 4 次のコマンドオプションを使用してヘルプを構成し、インストールします。

構成: # flexsnap_configure -h

Usage: flexsnap_configure [OPTIONS] <COMMAND> [CMD_OPTIONS]

NetBackup Snapshot Manager (10.3.x.x.xxxx) configuration script

Options:

-h, --help

Print this message and exit

Command:

backup To create backup of Snapshot Manager metadata.

install To install the Snapshot Manager stack on a host.

recover To restore from backup copy Snapshot Manager metadata.

renew To renew the Snapshot Manager certificates or extension.

restart To restart the Snapshot Manager services on a host.

start To start the Snapshot Manager services on a host.

status To get the health status of Snapshot Manager services.

stop To stop the Snapshot Manager services on a host.

serverinfo To get the NetBackup primary and Snapshot Manager

servers information.

truststore To list and update Snapshot Manager truststore.

uninstall To uninstall the Snapshot Manager stack on a host.

updatedb To update NetBackup details in Snapshot Manager Database.

verify To verify the Snapshot Manager certificates.

Run flexsnap_configure <COMMAND> --help for more information

インストール: # flexsnap_configure install -h

Usage: flexsnap_configure install [OPTIONS]

オプション 説明

--add-host <string> (オプション) カスタムホストから IP へのマッピング (host:ip) を追加します。host:ip の組み合わせごとに複数回渡すことができます。

オプション	説明
<code>--ca <ca></code>	ルート CA ファイルの絶対パス。
<code>--chain <chain></code>	すべての中間 CA とサーバー証明書を含む証明書チェーンの絶対パス。
<code>--crlcheck <level></code>	値には、0 (disable)、1 (leaf)、2 (chain) を指定できます。
<code>--crlpath <directory></code>	CDP ベース以外の CRL 検証の CRL ディレクトリの場所を指定します。認証局に Snapshot Manager ホストからアクセスできない場合に便利です。
<code>--extension</code>	Snapshot Manager 拡張機能のインストール用。
<code>--extname <name></code>	Snapshot Manager 拡張機能の識別名。
<code>--hostnames <IP/FQDN></code>	Snapshot Manager のカンマ区切りの IP/FQDN。
<code>--http-proxy <URI></code>	(オプション) http プロキシを配備に渡します。
<code>--https-proxy <URI></code>	(オプション) https プロキシを配備に渡します。
<code>-i</code>	対話形式インストールの場合。
<code>--key <key></code>	サーバー証明書の秘密鍵のパス。
<code>--no-proxy <URI></code>	(オプション) no プロキシを配備に渡します。
<code>--path <install_path></code>	Snapshot Manager のインストールパス (デフォルト: /cloudpoint)。
<code>--passphrase <file></code>	キーストアにアクセスする際に使用するパスフレーズを含むファイルのパスを指定します。ファイルの最初の行がパスフレーズとして使用されます。
<code>--port <port_number></code>	Snapshot Manager の Nginx ポート (デフォルト: 443)。
<code>--primary <IP/FQDN></code>	NetBackup のプライマリ IP または FQDN。Snapshot Manager の拡張機能の場合は、Snapshot Manager ホストを指す必要があります。
<code>--subnet4 <string></code>	(オプション) CIDR 形式の IPv4 サブネット。
<code>--subnet6 <string></code>	(オプション) CIDR 形式の IPv6 サブネット。

オプション	説明
<code>--token <token></code>	再発行または標準トークン。Snapshot Manager 拡張機能の場合は、ワークフロートークンとして機能します。 (必須) 対話形式インストールの場合。 (オプション) Snapshot Manager 配備で NetBackup プライマリセキュリティ設定が中または低の場合。

5 NetBackup Snapshot Manager の対話型および非対話型インストール:

NetBackup Snapshot Manager の対話型インストール (NBCA/ECA)

- NetBackup Snapshot Manager ホストがプロキシサーバーの背後にある場合:

```
# flexsnap_configure install -i --no-proxy <no_proxy_value>
--http-proxy <http_proxy_value> --https-proxy
<https_proxy_value>
```
- NetBackup Snapshot Manager/プライマリサーバーがプライベートホスト名で構成されている場合:

```
# flexsnap_configure install -i --add-host <nbsm_hostname>:<IP>
--add-host <primary_hostname>:<IP>
```
- カスタムパスでの NetBackup Snapshot Manager のインストール:

```
# flexsnap_configure install -i --path <installation_path>
```

メモ: flexsnap_configure CLI は、権限フラグを暗黙的に使用します (-u 0)。

対話型 CLI (NBCA) では、インストーラに次のようなメッセージが表示されます:

```
# flexsnap_configure install -i
Configuration started at time: Sat Jul 29 14:34:08 UTC 2023
Docker server version: 20.10.7
This is a fresh install of NetBackup Snapshot Manager
10.3.x.x.xxxx

Please provide NetBackup Primary details:
NetBackup primary server IP Address or FQDN: <nbsm_primary_fqdn>
Start configuring with NetBackup CA certificate.
Provide NetBackup authentication token: <security_token>
Host names for TLS certificate (space or comma separated and
64 char FQDN limit): <snapshot_manager_fqdn>
Port (default:443):
Creating network: flexsnap-network ...done
Starting container: flexsnap-fluentd ...done
```

```
Starting container: flexsnap-ipv6config ...done
Creating container: flexsnap-postgresql ...done
Creating container: flexsnap-rabbitmq ...done
Creating container: flexsnap-certauth ...done
Creating container: flexsnap-api-gateway ...done
Creating container: flexsnap-coordinator ...done
Creating container: flexsnap-listener ...done
Creating container: flexsnap-agent ...done
Creating container: flexsnap-onhostagent ...done
Creating container: flexsnap-scheduler ...done
Creating container: flexsnap-policy ...done
Creating container: flexsnap-notification ...done
Creating container: flexsnap-nginx ...done
Configuring admin credentials ...done
Waiting for Snapshot Manager configuration to complete (21/21)
...done
Configuration complete at time Sat Jul 29 14:39:59 UTC 2023!
Please register Snapshot Manager with NetBackup primary server
```

ECA の対話型 CLI では、インストーラに次のようなメッセージが表示されます:

```
# flexsnap_configure install -i
Configuration started at time: Sat Jul 29 10:43:06 UTC 2023
Docker server version: 24.0.2
This is a fresh install of NetBackup Snapshot Manager
10.3.x.x.xxxx

Please provide NetBackup Primary details:
NetBackup primary server IP Address or FQDN: <nbu_primary_fqdn>
Start configuring external CA certificate.
Absolute path of the root CA certificate file: <root_ca_file>
Absolute path of server private key file: <server_key_file>
Absolute path of server certificate chain: <server_chain_file>
Absolute path of key passphrase file (Press ENTER if keyfile
is non encrypted): <server_passphrase_file>
Absolute path of CRL directory (Press ENTER for CDP based CRL
check): <crl_path>
CRL check level, Press ENTER for default 1 i.e. LEAF (0:
DISABLE, 1: LEAF and 2:CHAIN): <crl_level>
Host names for TLS certificate (space or comma separated and
64 char FQDN limit): <snapshot_manager_fqdn>
Port (default:443): <snapshot_manager_port>
Creating network: flexsnap-network ...done
```

```
Starting container: flexsnap-fluentd ...done
Starting container: flexsnap-ipv6config ...done
Creating container: flexsnap-postgresql ...done
Creating container: flexsnap-rabbitmq ...done
Creating container: flexsnap-certauth ...done
Creating container: flexsnap-api-gateway ...done
Creating container: flexsnap-coordinator ...done
Creating container: flexsnap-listener ...done
Creating container: flexsnap-agent ...done
Creating container: flexsnap-onhostagent ...done
Creating container: flexsnap-scheduler ...done
Creating container: flexsnap-policy ...done
Creating container: flexsnap-notification ...done
Creating container: flexsnap-nginx ...done
Configuring admin credentials ...done
Waiting for Snapshot Manager configuration to complete (21/21)
...done
Configuration complete at time Sat Jul 29 10:48:12 UTC 2023!
Please register Snapshot Manager with NetBackup primary server
```

NetBackup CA (NBCA) を使用した NetBackup Snapshot Manager の非対話型インストール

- NetBackup プライマリサーバーのセキュリティレベルが MEDIUM であるか、Snapshot Manager ホスト名がプライマリサーバーで認識されている場合:


```
# flexsnap_configure install --primary <primary> --hostnames
<nbsm_ip_or_fqdn>
```
- NetBackup プライマリサーバーのセキュリティレベルが HIGH または VERY HIGH の場合:


```
# flexsnap_configure install --primary <primary> --token
<standard_token> --hostnames <nbsm_ip_or_fqdn>
```
- NetBackup Snapshot Manager ホストがプロキシサーバーの背後にある場合:


```
# flexsnap_configure install --primary <primary> --token
<standard_token> --hostnames <nbsm_ip_or_fqdn> --no-proxy
<no_proxy_value> --http-proxy <http_proxy_value> --https-proxy
<https_proxy_value>
```
- NetBackup Snapshot Manager/プライマリサーバーがプライベートホスト名で構成されている場合:


```
# flexsnap_configure install --primary <primary> --token
<standard_token> --hostnames <nbsm_ip_or_fqdn> --add-host
<nbsm_hostname:IP> --add-host <primary_hostname:IP>
```

- カスタムパス/ポートでの NetBackup Snapshot Manager のインストール:

```
# flexsnap_configure install --primary <primary> --token
<standard_token> --hostnames <nbsm_ip_or_fqdn> --path
<installation_path> --port <port>
```

非対話型 CLI (NBCA) では、インストーラに次のようなメッセージが表示されます:

```
# flexsnap_configure install --primary <nbsm_ip_or_fqdn>
--token <security_token> --hostnames <snapshot_manager_fqdn>
```

```
Configuration started at time: Sat Jul 29 15:03:19 UTC 2023
Docker server version: 20.10.7
This is a fresh install of NetBackup Snapshot Manager
10.3.x.x.xxxx
Starting container: flexsnap-fluentd ...done
Starting container: flexsnap-ipv6config ...done
Creating container: flexsnap-postgresql ...done
Creating container: flexsnap-rabbitmq ...done
Creating container: flexsnap-certauth ...done
Creating container: flexsnap-api-gateway ...done
Creating container: flexsnap-coordinator ...done
Creating container: flexsnap-listener ...done
Creating container: flexsnap-agent ...done
Creating container: flexsnap-onhostagent ...done
Creating container: flexsnap-scheduler ...done
Creating container: flexsnap-policy ...done
Creating container: flexsnap-notification ...done
Creating container: flexsnap-nginx ...done
Waiting for Snapshot Manager configuration to complete (21/21)
...done
Configuration complete at time Sat Jul 29 15:07:34 UTC 2023!
Please register Snapshot Manager with NetBackup primary server
```

外部 CA (ECA) を使用した NetBackup Snapshot Manager の非対話型インストール

- 暗号化された秘密鍵:

```
# flexsnap_configure install --primary <primary> --hostnames
<nbsm_ip_or_fqdn> --ca <path_of_root_CA> --key
<path_of_private_key_file> --chain <server_chain_file>
--passphrase <file>
```

- 暗号化されていない秘密鍵:

```
# flexsnap_configure install --primary <primary> --hostnames  
<nbsm_ip_or_fqdn> --ca <path_of_root_CA> --key  
<path_of_private_key_file> --chain <server_chain_file>
```

- ユーザーが指定した CRL パスまたは CRL の確認を使用する場合:

```
# flexsnap_configure install --primary <primary> --hostnames  
<nbsm_ip_or_fqdn> --ca <path_of_root_CA> --key  
<path_of_private_key_file> --chain <server_chain_file>  
--crlpath <directory> --crlcheck <level>
```

- NetBackup Snapshot Manager ホストがプロキシサーバーの背後にある場合:

```
# flexsnap_configure install --primary <primary> --hostnames  
<nbsm_ip_or_fqdn> --ca <path_of_root_CA> --key  
<path_of_private_key_file> --chain <server_chain_file>  
--no-proxy <no_proxy_value> --http-proxy <http_proxy_value>  
--https-proxy <https_proxy_value>
```

- NetBackup Snapshot Manager/プライマリサーバーがプライベートホスト名で構成されている場合:

```
# flexsnap_configure install --primary <primary> --hostnames  
<nbsm_ip_or_fqdn> --ca <path_of_root_CA> --key  
<path_of_private_key_file> --chain <server_chain_file>  
--add-host <nbsm_hostname:IP> --add-host <primary_hostname:IP>
```

- カスタムパス/ポートでの NetBackup Snapshot Manager のインストール:

```
# flexsnap_configure install --primary <primary> --hostnames  
<nbsm_ip_or_fqdn> --ca <path_of_root_CA> --key  
<path_of_private_key_file> --chain <server_chain_file> --path  
<installation_path> --port <port>
```

非対話型 CLI (ECA) では、インストーラに次のようなメッセージが表示されます:

```
# flexsnap_configure install --primary <nbsm_primary_fqdn>  
--hostnames <snapshot_manager_fqdn> --ca <root_ca_file> --key  
<server_key_file> --passphrase <server_passphrase_file>  
--chain <server_chain_file> --crlpath <crl_path> --crlcheck  
<level>
```

```
Configuration started at time: Sat Jul 29 10:28:25 UTC 2023  
Docker server version: 24.0.2  
This is a fresh install of NetBackup Snapshot Manager  
10.3.x.x.xxxx  
Creating network: flexsnap-network ...done  
Starting container: flexsnap-fluentd ...done  
Starting container: flexsnap-ipv6config ...done
```

```

Creating container: flexsnap-postgresql ...done
Creating container: flexsnap-rabbitmq ...done
Creating container: flexsnap-certauth ...done
Creating container: flexsnap-api-gateway ...done
Creating container: flexsnap-coordinator ...done
Creating container: flexsnap-listener ...done
Creating container: flexsnap-agent ...done
Creating container: flexsnap-onhostagent ...done
Creating container: flexsnap-scheduler ...done
Creating container: flexsnap-policy ...done
Creating container: flexsnap-notification ...done
Creating container: flexsnap-nginx ...done
Waiting for Snapshot Manager configuration to complete (21/21)
...done
Configuration complete at time Sat Jul 29 10:32:19 UTC 2023!
Please register Snapshot Manager with NetBackup primary server

```

6 ホストにロードされている **docker** イメージを表示するには、次の **docker** コマンドを使用します。

- (Docker の場合) # **sudo docker images**
- (Podman の場合) # **sudo podman images**

出力は次のようになります。

REPOSITORY SIZE	TAG	IMAGE ID	CREATED
veritas/flexsnap-deploy minutes ago 586MB	10.3.x.xxxxx	5260748d9eab	18
veritas/flexsnap-rabbitmq minutes ago 546MB	10.3.x.xxxxx	cff89dc78a2f	18
veritas/flexsnap-postgresql minutes ago 537MB	10.3.x.xxxxx	0b87fe88cf94	18
veritas/flexsnap-nginx minutes ago 649MB	10.3.x.xxxxx	ee1cf2a3159e	18
veritas/flexsnap-fluentd minutes ago 681MB	10.3.x.xxxxx	a384e3fc4167	19
veritas/flexsnap-core minutes ago 916MB	10.3.x.xxxxx	2393b221bf19	20
veritas/flexsnap-datamover hours ago 1.18GB	10.3.x.xxxxx	8254c537bdb4	38

- 7 コマンドプロンプトでプロンプトが表示されたら、次の詳細を入力します。

パラメータ	説明
認証トークン	NetBackup 認証局 (CA) を使用すると、セキュリティ証明書を正常に配備するために、インストーラで認証トークンが必要になります。
TLS 証明書のホスト名 (Host name for TLS certificate)	NetBackup Snapshot Manager ホストの IP アドレスまたは FQDN (完全修飾ドメイン名) を指定します。 指定した名前または IP アドレスは、NetBackup Snapshot Manager の構成に使用するホスト名のリストに追加されます。インストーラはこの名前を使用して、NetBackup Snapshot Manager ホストのサーバー証明書を生成します。
ポート (Port)	NetBackup Snapshot Manager が通信できるポートを指定します。デフォルトはポート 443 です。

インストーラに次のようなメッセージが表示されます。

```
Configuring admin credentials ...done
Waiting for Snapshot Manager configuration to complete (22/22)
...done
Configuration complete at time Thu Jun 9 06:15:43 UTC 2022!
```

メモ: NetBackup Snapshot Manager を配備した後、システムの IPv6 インターフェースが無効でないことを確認します。

- 8 これにより NetBackup Snapshot Manager の配備プロセスは終了します。次の手順では、NetBackup Snapshot Manager を Veritas NetBackup プライマリサーバーに登録します。

NetBackup Snapshot Manager がクラウドに配備されている場合の手順については、『NetBackup Web UI クラウド管理者ガイド』を参照してください。

メモ: NetBackup Snapshot Manager を再起動する必要がある場合は、`docker run` コマンドを使用して環境データが保持されるようにします。

p.55 の「[NetBackup Snapshot Manager の再起動](#)」を参照してください。

CRL パスの指定

- CDP ベース以外の CRL の検証: ユーザーは、インストール中に、外部 CA の失効した証明書を含むディレクトリへのパスを指定できます。`ECA_CRL_PATH` パラメータは `/cloudpoint/openv/netbackup/bp.conf` ファイルに追加されます。パスは、

外部 CA の証明書失効リスト (CRL) が保存されている `/cloudpoint/eca/crl` ディレクトリのパスを常に指します。

- CDP ベースのインストール: Snapshot Manager は、CDP (CRL 配布ポイント) を使用してピアホストの証明書の失効状態を検証します。

NetBackup Snapshot Manager への接続のセキュリティ保護

- サポート対象のシナリオ:
 - プライマリサーバーと Snapshot Manager は、ECA または NBCA を使用している必要があります。
 - NBCA と ECA の混合モードの場合は、NetBackup Snapshot Manager インストールの ECA モードに進みます。
- サポート対象外のシナリオ: NBCA を使用したプライマリと、ECA を使用した NetBackup Snapshot Manager、およびその逆。

NetBackup Snapshot Manager では、外部 CA の CRL を `/cloudpoint/eca/crl` ファイルにアップロードできます。crl ディレクトリが存在しないか空の場合、アップロードした CRL は機能しません。

データムーバーコンテナの場合は、`/cloudpoint/openv/netbackup/bp.conf` ファイルの `ECA_CRL_PATH` パラメータに対して `/cloudpoint/eca/crl` のパスを追加します。

次の 3 つのパラメータを調整できます。`/cloudpoint/flexsnap.conf` ファイルの `eca` セクションにエントリを追加できます。

表 3-1 ECA パラメータ

パラメータ	デフォルト	値	注釈
eca_crl_check	0 (Disabled)	0 (disabled) 1 (leaf) 2 (chain)	証明書の確認レベル。オンプレミスまたはクラウドの作業負荷に接続している NetBackup Snapshot Manager ホストの CRL/OCSP 検証レベルを制御するために使用します。 <ul style="list-style-type: none">■ 0 (disabled): 検証時に CRL/OCSP は実行されません■ 1 (leaf): リーフにのみ CRL/OCSP 検証が実行されます。■ 2 (chain): チェーン全体に CRL/OCSP 検証が実行されます。

パラメータ	デフォルト	値	注釈
eca_crl_refresh_hours	24	0 から 4830 の間の数値	証明書の CDP URL を介して CA から NetBackup Snapshot Manager CRL キャッシュを更新する間隔 (時間)。/cloudpoint/eca/crl ファイルが存在し、CRL ファイルが含まれている場合、このオプションは適用できません。0 に設定すると、キャッシュは更新されません。
eca_crl_path_sync_hours	1	1 から 720 の間の数値	/cloudpoint/eca/crl ファイルの NetBackup Snapshot Manager CRL キャッシュを更新する時間間隔 (時間)。/cloudpoint/eca/crl ファイルが存在しない、または空の場合、このオプションは適用できません。

詳しくは『NetBackup™ セキュリティおよび暗号化ガイド』の次のセクションを参照してください。

- ホスト ID ベースの証明書失効リストについて
- 証明書配備中に認証トークンが必要である場合

メモ: /cloudpoint/flexsnap.conf ファイル内でいずれかの ECA 調整機能を手動で追加または修正すると、キャッシュは検証されません。

Snapshot Manager の証明書の無効化

NetBackup CA と証明書について詳しくは、『NetBackup™ セキュリティおよび暗号化ガイド』の「NetBackup CA と NetBackup 証明書」の章を参照してください。

次の表に、Snapshot Manager で証明書を無効化するために実行する再生成手順を示します。

使用例	コマンド
CA の移行	<ul style="list-style-type: none"> ■ NBCA から ECA: <pre># flexsnap_configure renew --ca /eca2/trusted/cacerts.pem --key /eca2/private/key.pem --chain /eca2/cert_chain.pem Enrolling external CA certificates with NetBackup... Snapshot Manager certificate is renewed.</pre> ■ ECA から NBCA: <pre># flexsnap_configure renew --token <reissue-token> Generating new NetBackup Host-ID certificate... Snapshot Manager certificate is renewed.</pre>
NBCA の場合の無効化後の証明書の再生成	<pre># flexsnap_configure renew --token <reissue-token> Generating new NetBackup Host-ID certificate... Snapshot Manager certificate is renewed.</pre>
ECA の場合の無効化後の証明書の再生成	<pre># flexsnap_configure renew --ca /eca2/trusted/cacerts.pem --key /eca2/private/key.pem --chain /eca2/cert_chain.pem Enrolling external CA certificates with NetBackup... Snapshot Manager certificate is renewed.</pre>
ECA/NBCA の場合の移行後の証明書の再生成	<pre># flexsnap_configure renew --hostnames new-nbsm.veritas.com --token <authentication-token> Generating new NetBackup Host-ID certificate... Snapshot Manager certificate is renewed. Please run 'flexsnap_configure renew --internal --hostnames <nbsm_fqdn> to renew Snapshot Manager's internal CA and certificates.</pre>
拡張機能の証明書の再生成	<pre># flexsnap_configure renew --extension --primary <nbsm_fqdn> --token <extension_token></pre>
証明書のローテーション	<pre># flexsnap_configure renew --force Generating new NetBackup Host-ID certificate... Snapshot Manager certificate is renewed.</pre>

使用例	コマンド
移行、ディザスタリカバリのシナリオの場合の内部 flexsnap CA 証明書	<pre># flexsnap_configure renew --internal --hostnames <nbsm_fqdn></pre> <div> Renewed Flexsnap CA... skip Renewed rabbitmq certificate... done Renewed postgresql certificate... done Renewed listener certificate... done Renewed workflow certificate... done Renewed scheduler certificate... done Renewed agent certificate... done Renewed client certificate... done Renewed certmaster certificate... done Renewed agent certificate... done Renewed notification certificate... done Renewed client certificate... done Renewed client certificate... done Renewed mongodb certificate... done Renewed coordinator certificate... done Renewed config certificate... done Renewed idm certificate... done Renewed agent certificate... done Renewed client certificate... done Renewed policy certificate... done </div> <div> Snapshot Manager's CA and certificates are renewed. Restart the Snapshot Manager stack using 'flexsnap_configure restart' to take effect. </div>

NetBackup Snapshot Manager が正常にインストールされたことの確認

物理マシンまたはインスタンスのコマンドラインで次のいずれかの操作を実行して、NetBackup Snapshot Manager が正常にインストールされたことを確認します。

- コマンドプロンプトで成功したことを示すメッセージが表示されることを確認します。

```
Configuration complete at time Fri Mar 13 06:15:43 UTC 2020!
```

メモ: NetBackup Snapshot Manager のインストールが失敗した場合、ユーザーはアンインストール手順を実行して古いコンテナと flexsnap ネットワークを削除し、インストールを再試行する必要があります。

p.253 の「[NetBackup Snapshot Manager のアンインストールの準備](#)」を参照してください。

- 次のコマンドを実行して、NetBackup Snapshot Manager サービスが稼働中であり、状態が UP として表示されることを確認します。
Docker 環境の場合: # sudo docker ps -a
Podman 環境の場合: # podman ps -a
 コマンドの出力は次のようになります。

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND
CREATED	STATUS	PORTS
NAMES		
b13a96fbefal	veritas/flexsnap-core:10.3.x.x.xxxxxx	
"/usr/bin/flexsnap-w..."	4 hours ago	Up 4 hours
	flexsnap-workflow-system-0-min	
a3a6c801d7aa	veritas/flexsnap-core:10.3.x.x.xxxxxx	
"/usr/bin/flexsnap-w..."	4 hours ago	Up 4 hours
	flexsnap-workflow-general-0-min	
b9cd09ab7797	veritas/flexsnap-nginx:10.3.x.x.xxxxxx	
"/usr/sbin/nginx"	4 hours ago	Up 4 hours
0.0.0.0:443->443/tcp, :::443->443/tcp, 0.0.0.0:5671->5671/tcp, :::5671->5671/tcp	flexsnap-nginx	
7fd258cb575a	veritas/flexsnap-core:10.3.x.x.xxxxxx	
"/usr/bin/flexsnap-n..."	4 hours ago	Up 4 hours
	flexsnap-notification	
9c06318b001a	veritas/flexsnap-core:10.3.x.x.xxxxxx	
"/usr/bin/flexsnap-p..."	4 hours ago	Up 4 hours
	flexsnap-policy	
031f853377a5	veritas/flexsnap-core:10.3.x.x.xxxxxx	
"/usr/bin/flexsnap-s..."	4 hours ago	Up 4 hours
	flexsnap-scheduler	
dfbcaeda1463	veritas/flexsnap-core:10.3.x.x.xxxxxx	
"/usr/bin/flexsnap-a..."	4 hours ago	Up 4 hours

```

flexsnap-onhostagent
253e7284a945  veritas/flexsnap-core:10.3.x.x.xxxxx
"/usr/bin/flexsnap-a..." 4 hours ago Up 4 hours

flexsnap-agent
d54eed8434fe  veritas/flexsnap-core:10.3.x.x.xxxxx
"/usr/bin/flexsnap-l..." 4 hours ago Up 4 hours

flexsnap-listener
759e4ee9653b  veritas/flexsnap-core:10.3.x.x.xxxxx
"/usr/bin/flexsnap-c..." 4 hours ago Up 4 hours

flexsnap-coordinator
28c88bdc1ca2  veritas/flexsnap-core:10.3.x.x.xxxxx
"/usr/bin/flexsnap-g..." 4 hours ago Up 4 hours
8472/tcp

flexsnap-api-gateway
dd5018d5e9f9  veritas/flexsnap-core:10.3.x.x.xxxxx
"/usr/bin/flexsnap-c..." 4 hours ago Up 4 hours
9000/tcp

flexsnap-certauth
0e7555e38bb9  veritas/flexsnap-rabbitmq:10.3.x.x.xxxxx
"/opt/VRTScloudpoint..." 4 hours ago Up 4 hours (healthy)
5671/tcp

flexsnap-rabbitmq
b4953f328e8d  veritas/flexsnap-postgresql:10.3.x.x.xxxxx
"/opt/VRTScloudpoint..." 4 hours ago Up 4 hours (healthy)
13787/tcp

flexsnap-postgresql
cf4a731c07a6  veritas/flexsnap-deploy:10.3.x.x.xxxxx
"/opt/VRTScloudpoint..." 4 hours ago Up 4 hours

flexsnap-ipv6config
9407ea65a337  veritas/flexsnap-fluentd:10.3.x.x.xxxxx
"/opt/VRTScloudpoint..." 4 hours ago Up 4 hours
0.0.0.0:24224->24224/tcp, :::24224->24224/tcp
flexsnap-fluentd

```

メモ: イメージ名列に表示される数字 (10.3.x.x.xxxxx) は、NetBackup Snapshot Manager のバージョンを表します。このバージョンは、インストールされる実際の製品バージョンによって異なる場合があります。

ここに表示されるコマンド出力は、ビューに合わせて切り捨てられる場合があります。実際の出力には、コンテナ名や使用されているポートなどの追加の詳細情報が含まれることがあります。

- **flexsnap_configure CLI** を使用して構成の状態を確認するには、次のコマンドを実行します。

```
# flexsnap_configure status
```

コマンドの出力は次のようになります。

```
{ "healthy": "true", "start_time": "3 minutes ago", "uptime": "Up  
3 minutes ago", "status": "ok", "host": "localhost" }
```

NetBackup Snapshot Manager の再起動

NetBackup Snapshot Manager を再起動する必要がある場合は、環境データが保持されるように正しく再起動することが重要です。

flexsnap_configure CLI を使用して Docker/Podman 環境で NetBackup Snapshot Manager を再起動するには、次のコマンドを実行します。

```
# flexsnap_configure restart
```

出力は次のようになります。

```
Restarting the services
Stopping services at time: Mon Jul 31 11:43:43 UTC 2023
Stopping container: flexsnap-workflow-system-0-min ...done
Stopping container: flexsnap-workflow-general-0-min ...done
Stopping container: flexsnap-listener ...done
Stopping container: flexsnap-nginx ...done
Stopping container: flexsnap-notification ...done
Stopping container: flexsnap-policy ...done
Stopping container: flexsnap-scheduler ...done
Stopping container: flexsnap-onhostagent ...done
Stopping container: flexsnap-agent ...done
Stopping container: flexsnap-coordinator ...done
Stopping container: flexsnap-api-gateway ...done
Stopping container: flexsnap-certauth ...done
Stopping container: flexsnap-rabbitmq ...done
Stopping container: flexsnap-postgresql ...done
```

```
Stopping container: flexsnap-fluentd ...done
Stopping services completed at time: Mon Jul 31 11:44:04 UTC 2023
Starting services at time: Mon Jul 31 11:44:04 UTC 2023
Starting container: flexsnap-fluentd ...done
Starting container: flexsnap-postgresql ...done
Starting container: flexsnap-rabbitmq ...done
Starting container: flexsnap-certauth ...done
Starting container: flexsnap-api-gateway ...done
Starting container: flexsnap-coordinator ...done
Starting container: flexsnap-agent ...done
Starting container: flexsnap-onhostagent ...done
Starting container: flexsnap-scheduler ...done
Starting container: flexsnap-policy ...done
Starting container: flexsnap-notification ...done
Starting container: flexsnap-nginx ...done
Starting container: flexsnap-listener ...done
Starting services completed at time: Mon Jul 31 11:44:21 UTC 2023
```

Docker/Podman 環境で NetBackup Snapshot Manager を再起動するには、`flexsnap_configure restart` コマンドの代わりに、次の手順を使用します。

NetBackup Snapshot Manager 拡張機能の配備

この章では以下の項目について説明しています。

- [NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のインストールを開始する前に](#)
- [NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のダウンロード](#)
- [VM への NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のインストール](#)
- [Azure の管理対象 Kubernetes クラスタ \(AKS\) への NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のインストール](#)
- [AWS の管理対象 Kubernetes クラスタ \(EKS\) への NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のインストール](#)
- [GCP の管理対象 Kubernetes クラスタ \(GKE\) への NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のインストール](#)
- [kustomize および CR YAML を使用した拡張機能のインストール](#)
- [拡張機能の管理](#)

NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のインストールを開始する前に

VM または管理対象の Kubernetes クラスタにインストールできる NetBackup Snapshot Manager 拡張機能は、計算インフラを柔軟に拡大して多数のジョブを処理し、ジョブの完了時に縮小できます。

メモ: NetBackup Snapshot Manager イメージバージョンと同じタグを使用していることを確認します。カスタムタグは使用できません。

NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のインストールにも適用される、NetBackup Snapshot Manager をインストールする際の次の適切な準備手順を参照してください。

VM ベースの拡張機能の場合

- NetBackup Snapshot Manager 拡張機能をインストールする場所を決定します。
p.11 の「[NetBackup Snapshot Manager を実行する場所の決定](#)」を参照してください。
- 環境がシステム要件を満たしていることを確認します。
p.15 の「[システム要件への準拠](#)」を参照してください。
- NetBackup Snapshot Manager 拡張機能をインストールするインスタンスを作成するか、VM を準備します。
p.30 の「[NetBackup Snapshot Manager をインストールするインスタンスの作成またはホストの準備](#)」を参照してください。
- 拡張機能を配備する VM またはインスタンスに、Docker をインストールします。
p.30 の [表 2-10](#) を参照してください。
- NetBackup Snapshot Manager データを格納するボリュームを作成してマウントします。VM ベースの拡張機能の場合、ボリュームサイズは 30 GB になる場合があります。
p.32 の「[NetBackup Snapshot Manager データを格納するボリュームの作成とマウント](#)」を参照してください。
- インスタンスまたはメイン NetBackup Snapshot Manager ホストで特定のポートが開いており、必要なポートで拡張機能から保護対象のホストにアクセスできることを確認します。NetBackup Snapshot Manager ホストで RabbitMQ 通信を行う場合は、ポート 5671 および 443 を開く必要があります。

拡張機能のインストールおよび構成処理について

Kubernetes ベースの拡張機能の場合

- **Azure の場合:** NetBackup Snapshot Manager ホストの容量を拡大縮小して多数の要求を同時に処理するために、NetBackup Snapshot Manager のクラウドベース拡張機能を Azure の管理対象 Kubernetes クラスタに配備できます。Azure でのホストと管理対象 Kubernetes クラスタの準備についての詳細:
p.65 の「[Azure の管理対象 Kubernetes クラスタに拡張機能をインストールする際の前提条件](#)」を参照してください。
- **AWS の場合:** NetBackup Snapshot Manager ホストの容量を拡大縮小して多数の要求を同時に処理するために、NetBackup Snapshot Manager のクラウドベース拡張

張機能を AWS の管理対象 Kubernetes クラスタに配備できます。AWS でのホストと管理対象 Kubernetes クラスタの準備についての詳細:

p.73 の「[AWS の管理対象 Kubernetes クラスタに拡張機能をインストールする際の前提条件](#)」を参照してください。

- **GCP の場合:** NetBackup Snapshot Manager ホストの容量を拡大縮小して多数の要求を同時に処理するために、NetBackup Snapshot Manager のクラウドベース拡張機能を GCP の管理対象 Kubernetes クラスタ (GKE) に配備できます。GCP でのホストと管理対象 Kubernetes クラスタの準備についての詳細:

p.82 の「[GCP の管理対象 Kubernetes クラスタに拡張機能をインストールする際の前提条件](#)」を参照してください。

拡張機能のインストールおよび構成処理について

NetBackup Snapshot Manager 拡張機能をインストールして構成するには、ブラウザの NetBackup ユーザーインターフェースと、ローカルコンピュータまたはアプリケーションホストのコマンドラインインターフェースからタスクを実行します。

p.61 の「[VM への拡張機能のインストール](#)」を参照してください。

p.64 の「[Azure の管理対象 Kubernetes クラスタ \(AKS\) への NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のインストール](#)」を参照してください。

p.73 の「[AWS の管理対象 Kubernetes クラスタ \(EKS\) への NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のインストール](#)」を参照してください。

p.84 の「[GCP \(GKE\) への拡張機能のインストール](#)」を参照してください。

NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のダウンロード

拡張機能をダウンロードするには

- 1 NetBackup Web UI にサインインします。
- 2 左側で、[作業負荷 (Workloads)]、[クラウド (Cloud)]の順に選択し、[Snapshot Manager]タブをクリックします。

このペインには、プライマリサーバーに登録されているすべての NetBackup Snapshot Manager サーバーが表示されます。

- 3 目的の NetBackup Snapshot Manager 行で、右側の処理アイコンをクリックし、次に[拡張機能の追加 (Add extension)]を選択します。

メモ: VM ベースの拡張機能の場合、拡張機能をダウンロードする必要はありません。直接手順 7 と 8 に進み、トークンをコピーします。

- 4 管理対象 Kubernetes クラスタに拡張機能をインストールする場合は、[拡張機能の追加 (Add extension)] ダイアログボックスで、[ダウンロード (download)] ハイパーリンクをクリックします。

これにより、新しい Web ブラウザのタブが開きます。

[拡張機能の追加 (Add extension)] ダイアログボックスは、まだ閉じないでください。拡張機能を構成するときにこのダイアログボックスに戻り、検証トークンを生成します。
- 5 開いた新しいブラウザタブに切り替えて、[拡張機能の追加 (Add extension)] カードで [ダウンロード (Download)] をクリックします。拡張機能ファイル `nbu_flexsnap_extension.tar` がダウンロードされます。
- 6 ダウンロードしたファイルを NetBackup Snapshot Manager ホストにコピーし、コマンド `tar -xvf nbu_flexsnap_extension.tar` を実行して解凍します。

p.67 の「[Azure \(AKS\) への拡張機能のインストール](#)」を参照してください。

p.75 の「[AWS \(EKS\) への拡張機能のインストール](#)」を参照してください。

p.84 の「[GCP \(GKE\) への拡張機能のインストール](#)」を参照してください。
- 7 次に、検証トークンを生成するために、[拡張機能の追加 (Add extension)] ダイアログボックスで [トークンの作成 (Create Token)] をクリックします。
- 8 [トークンをコピー (Copy Token)] をクリックして、表示されたトークンをコピーします。次に、拡張機能の構成時にコマンドプロンプトでこのトークンを指定します。

メモ: トークンは 180 秒間のみ有効です。その時間枠内にトークンを使用しない場合は、新しいトークンを生成します。

VM への NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のインストール

メモ: 現在、拡張機能は Azure Stack Hub 環境でのみサポートされます。

VM に拡張機能をインストールする際の前提条件

- NetBackup Snapshot Manager のインストール要件を満たすサポート対象の Ubuntu または RHEL システムで NetBackup Snapshot Manager イメージを選択し、ホストを作成します。

p.30 の「[NetBackup Snapshot Manager をインストールするインスタンスの作成またはホストの準備](#)」を参照してください。

- リモートデスクトップを介してホストに接続できることを確認します。
p.33 の「[インスタンスまたは物理ホストで特定のポートが開いていることの確認](#)」を参照してください。
- ホストに **Docker** または **Podman** コンテナプラットフォームをインストールします。
p.30 の [表 2-10](#) を参照してください。
- ベリタステクニカルサポート Web サイトから OS 固有の NetBackup Snapshot Manager イメージをダウンロードします。
Docker および Podman 環境での NetBackup Snapshot Manager イメージ名は次のような形式です。
NetBackup_SnapshotManager_<バージョン>.tar.gz
次のコマンドを実行して、NetBackup Snapshot Manager ホストのインストールを準備します。

```
# sudo ./flexsnap_preinstall.sh
```

メモ: 実際のファイル名は、リリースバージョンによって異なります。

- RHEL OS にインストールされている VM ベースの拡張機能の場合、SELinux のモードは「*permissive*」である必要があります。
- 保護対象ホストによって使用されるネットワークセキュリティグループは、指定されたポートで、拡張機能のインストール先となるホストからの通信を許可する必要があります。

VM への拡張機能のインストール

VM に NetBackup Snapshot Manager 拡張機能をインストールする前に、「[「VM に拡張機能をインストールする際の前提条件」](#)」を参照してください。

拡張機能をインストールするには

- 1 次の各コマンドを実行します。

flexsnap_configure CLI を使用して、次の手順を実行します。

- NetBackup Snapshot Manager 拡張機能の対話形式インストールの場合: #
flexsnap_configure install --extension -i
- NetBackup Snapshot Manager 拡張機能の非対話形式インストールの場合:
flexsnap_configure install --extension --extname
<Extension_Name> --primary <nbsm_fqdn> --token
<extension_token>

上記の flexsnap_configure コマンドまたは次の同等の docker/podman コマンドを使用して、Snapshot Manager 拡張機能をインストールします。

- Docker 環境の場合:

```
# sudo docker run -it --rm -u 0
-v /<absolute_path_of_cloudpoint_directory>:/cloudpoint
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
veritas/flexsnap-deploy:<version> install_extension
```

- Podman 環境の場合:

```
# podman run -it --rm -u 0
-v /<absolute_path_of_cloudpoint_directory>:/cloudpoint
-v /run/podman/podman.sock:/run/podman/podman.sock
veritas/flexsnap-deploy:<version> install_extension
```

メモ: これは改行のない 1 つのコマンドです。

この手順で、NetBackup Snapshot Manager は次を実行します。

- 各 NetBackup Snapshot Manager サービスのコンテナを作成して実行します。

- nginx の自己署名のキーと証明書を作成します。

- 2 NetBackup Web UI に移動し、「NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のダウンロード」セクションに記載されている手順 7 と 8 に従い、検証トークンを生成してコピーします。

p.59 の「NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のダウンロード」を参照してください。

メモ: VM ベースの拡張機能の場合、拡張機能をダウンロードする必要はありません。直接手順 7 と 8 に進み、トークンをコピーします。

- 3 プロンプトが表示されたら、次の構成パラメータを指定します。

パラメータ	説明
IP address / FQDN	メイン NetBackup Snapshot Manager ホストの IP アドレスまたは FQDN を指定します。
Token	前の手順で取得したトークンを貼り付けます。
Extension Name Identifier	NetBackup UI に表示される拡張機能の識別名。

インストーラに次のようなメッセージが表示されます。

```
Starting docker container: flexsnap-fluentd ...done
Starting docker container: flexsnap-ipv6config ...done
Starting docker container: flexsnap-listener ...done
```

これで、VM への NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のインストールが完了しました。

拡張機能が正常にインストールされたことを確認するには

- コマンドプロンプトで成功したことを示すメッセージが表示されることを確認します。
- NetBackup Web UI で拡張機能が一覧表示されていることを確認します。
[クラウド (Cloud)]、[NetBackup Snapshot Manager] タブの順に移動して[詳細設定 (Advanced Settings)]をクリックし、[NetBackup Snapshot Manager 拡張機能 (NetBackup Snapshot Manager extensions)]タブに移動して確認します。
- 次のコマンドを実行し、NetBackup Snapshot Manager コンテナが稼働中であり、状態に UP と表示されることを確認します。

```
# sudo docker ps -a
```

コマンドの出力は次のようになります。

```

CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
e67550304195 veritas/flexsnap-core:10.3.x.x.xxxx
"/usr/bin/flexsnap-w..."
13 minutes ago Up 13 minutes
flexsnap-core-system-b17e4dd9f6b04d41a08e3a638cd91f61-0
26472ebc6d39 veritas/flexsnap-core:10.3.x.x.xxxx
"/usr/bin/flexsnap-w..."
13 minutes ago Up 13 minutes
flexsnap-core-general-b17e4dd9f6b04d41a08e3a638cd91f61-0
4f24f6acd290 veritas/flexsnap-core:10.3.x.x.xxxx
"/usr/bin/flexsnap-l..."
13 minutes ago Up 13 minutes flexsnap-core
4d000f2d117d veritas/flexsnap-:10.3.x.x.xxxx "/root/ipv6_configur..."

13 minutes ago Exited (137) 13 minutes ago flexsnap-deploy
92b5bdf3211c veritas/flexsnap-fluentd:10.3.x.x.xxxx
"/root/flexsnap-flue..."
13 minutes ago Up 13 minutes 5140/tcp, 0.0.0.0:24224->24224/tcp
flexsnap-fluentd
db1f0bfff1797 veritas/flexsnap-datamover:10.3.x.x.xxxx
"/entrypoint.sh -c d..."
13 minutes ago Up 13 minutes
flexsnap-datamover.134b6158ea5a443dba3c489d553098c5
c4ae0eb61fb0 veritas/flexsnap-datamover:10.3.x.x.xxxx
"/entrypoint.sh -c d..."
13 minutes ago Up 13 minutes
flexsnap-datamover.8e25f89f04e74b01b4fe04e7e5bf8644
1bcaa2b646fb veritas/flexsnap-datamover:10.3.x.x.xxxx
"/entrypoint.sh -c d..."
13 minutes ago Up 13 minutes
flexsnap-datamover.b08591bdde0f445f83f4ada479e6ddfd

```

Azure の管理対象 Kubernetes クラスタ (AKS) への NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のインストール

NetBackup Snapshot Manager ホストの容量を拡大縮小して多数の要求を同時に処理するために、NetBackup Snapshot Manager のクラウドベース拡張機能を Azure の管理対象 Kubernetes クラスタに配備できます。

メモ: Veritas は、Kubernetes クラスタの Snapshot Manager に Kubernetes 拡張機能を登録することをお勧めしません。

概要

- 適切なネットワークおよび構成が設定され、特定の役割を持つ Azure の管理対象 Kubernetes クラスタがすでに配備されている必要があります。クラスタは NetBackup Snapshot Manager と通信する必要があります。
 必要な役割は、Azure Kubernetes Service RBAC ライター、AcrPush、Azure Kubernetes Service クラスタユーザーロールです。
 サポートされる Kubernetes のバージョンについては、NetBackup Snapshot Manager のハードウェア互換性リスト (HCL) を参照してください。
- 既存の Azure コンテナレジストリを使用するか、新しいレジストリを作成します。また、管理対象 Kubernetes クラスタに、コンテナレジストリからイメージを取得するためのアクセス権があることを確認します。
- Azure の管理対象 Kubernetes クラスタで、手動で拡大縮小するか「自動スケール (Autoscaling)」を有効にした状態で、NetBackup Snapshot Manager 作業負荷の専用ノードプールを作成する必要があります。自動スケール機能を使用すると、必要に応じて自動的にノードのプロビジョニングとプロビジョニング解除を行って、ノードプールを動的に拡大縮小できます。
- NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のイメージ (flexsnap-deploy、flexsnap-core、flexsnap-fluentd、flexsnap-datamover) を Azure コンテナレジストリにアップロードする必要があります。

Azure の管理対象 Kubernetes クラスタに拡張機能をインストールする際の前提条件


- NetBackup Snapshot Manager のインストール要件を満たすサポート対象の Ubuntu または RHEL システムで NetBackup Snapshot Manager イメージを選択し、ホストを作成します。
 p.30 の「[NetBackup Snapshot Manager をインストールするインスタンスの作成またはホストの準備](#)」を参照してください。
- ジョブの実行中にクラスタを拡大または縮小することはお勧めしません。これを行うと、ジョブが失敗する可能性があります。事前にクラスタサイズを設定してください。
- メイン NetBackup Snapshot Manager ホストでポート 5671 が開いていることを確認します。
 p.33 の「[インスタンスまたは物理ホストで特定のポートが開いていることの確認](#)」を参照してください。
- ノードプールが構成されている仮想マシンスケールセットのパブリック IP は、保護対象の作業負荷でポート 22 を介して通信する必要があります。

- Docker または Podman コンテナプラットフォームをホストにインストールし、コンテナサービスを起動します。
 p.30 の [表 2-10](#) を参照してください。
- Azure 環境内で NetBackup Snapshot Manager ホストが Kubernetes クラスタにアクセスするための準備を行います。
 - Azure CLI をインストールします。詳しくは、[Azure のマニュアル](#)を参照してください。
 - Kubernetes CLI をインストールします。詳しくは、[Kubernetes](#) のサイトを参照してください。
 - Azure 環境にログインし、Azure CLI で次のコマンドを実行して、Kubernetes クラスタにアクセスします。


```
# az login --identity
# az account set --subscription <subscriptionID>
# az aks get-credentials --resource-group <resource_group_name>
--name <cluster_name>
```
- NetBackup Snapshot Manager イメージのプッシュ (アップロード) 先となる Azure コンテナレジストリを作成するか、利用可能な場合は既存のレジストリを使用します。
[Azure のマニュアル](#)を参照してください。
- ホストシステムから kubectl およびコンテナレジストリコマンドを実行するには、VM とクラスタに次の役割の権限を割り当てます。[共同作成者 (Contributor)]、[所有者 (Owner)]、またはすべてのリソースを管理するためのフルアクセス権を付与する任意のカスタム役割を割り当てられます。
 - [仮想マシン (Virtual Machine)]に移動して左側の[ID (Identity)]をクリックし、[システム割り当て済み (System assigned)]タブで[状態 (Status)]を[オン (ON)]に変更し、[Azure ロールの割り当て (Azure role assignment)]、[ロールの割り当ての追加 (Add role assignments)]の順にクリックし、[スコープ (Scope)]で[サブスクリプション (Subscription)]または[リソースグループ (Resource Group)]を選択し、[ロール (Role)]で Azure Kubernetes Service RBAC ライター、AcrPush、Azure Kubernetes Service クラスターユーザーロールを割り当てて[保存 (Save)]を選択します。
 - Kubernetes クラスタに移動し、左側の [アクセス制御 (IAM) (Access Control (IAM))]、[ロールの割り当ての追加 (Add role assignments)]の順にクリックし、[ロール (Role)]で[共同作成者 (Contributor)]、[アクセスの割り当て先 (Assign access to)]で[仮想マシン (Virtual Machines)]、ドロップダウンで VM の順に選択し、[保存 (Save)]をクリックします。
- StorageClass を定義する際は、NFS プロトコルを使用した Azure ファイルに CSI プロビジョナを使用することを検討してください。
 例:

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: test-sc
parameters:
  skuName: Premium_LRS
  protocol: nfs
provisioner: file.csi.azure.com
reclaimPolicy: Retain
volumeBindingMode: WaitForFirstConsumer
```

- ホストシステムのコマンドラインインターフェースから NetBackup Snapshot Manager の名前空間を作成します。
 # kubectl create namespace cloudpoint-system
- 次に、Azure で新たに作成するか既存の管理対象 Kubernetes クラスタを使用して、NetBackup Snapshot Manager 専用の新しいノードプールを追加します。必要に応じて自動スケールを構成します。



- Azure プラグインが構成されていることを確認します。
 p.139 の「[Microsoft Azure プラグインの構成に関する注意事項](#)」を参照してください。

Azure (AKS) への拡張機能のインストール

Azure の管理対象 Kubernetes クラスタ (AKS) に NetBackup Snapshot Manager 拡張機能をインストールする前に次を実行してください。

- p.59 の「[NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のダウンロード](#)」を参照してください。
- p.65 の「[Azure の管理対象 Kubernetes クラスタに拡張機能をインストールする際の前提条件](#)」を参照してください。

拡張機能をインストールするには

- 1 拡張機能スクリプト nbu_flexsnap_extension.tar をダウンロードします。
- p.59 の「[NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のダウンロード](#)」を参照してください。

メモ: 認証トークンは 180 秒間のみ有効なので、まだ作成しないでください。

- 2 NetBackup Snapshot Manager がインストールされているホストと拡張機能をインストールするホストが同じでない場合、NetBackup Snapshot Manager コンテナのイメージ (flexsnap-deploy、flexsnap-core、flexsnap-fluentd、flexsnap-datamover) を拡張機能のホストにロードします。

イメージ名は次のような形式です。

例: veritas/flexsnap-deploy

- 3 Azure コンテナレジストリにイメージをプッシュできるようにするため、イメージタグを作成し、ソースイメージをターゲットイメージにマッピングします。詳しくは、「[Azure の管理対象 Kubernetes クラスタに拡張機能をインストールする際の前提条件](#)」を参照してください。

次のパラメータを事前に収集します。

パラメータ	説明
container_registry_path	コンテナレジストリパスを取得するには、Azure のコンテナレジストリに移動し、[概要 (Overview)] ペインで[ログインサーバー (Login server)]をコピーします。 例: mycontainer.azurecr.io
tag	NetBackup Snapshot Manager イメージのバージョン。 例: 10.3.x.xxxx

- イメージをタグ付けするには、ホストで実行されているコンテナプラットフォームに応じて、各イメージに対して次のコマンドを実行します。

Docker の場合: # docker tag source_image:tag target_image:tag

Podman の場合: # podman tag source_image:tag target_image:tag

コマンドの詳細:

- ソースイメージタグ: veritas/flexsnap-deploy:tag
- ターゲットイメージタグ:
<container_registry_path>/<source_image_name>:<SnapshotManager_version_tag>
例:

```
# docker tag veritas/flexsnap-deploy:10.3.x.xxxx
mycontainer.azurecr.io/veritas/flexsnap-deploy:10.3.x.xxxx
# docker tag veritas/flexsnap-core:10.3.x.xxxx
mycontainer.azurecr.io/veritas/flexsnap-core:10.3.x.xxxx
# docker tag veritas/flexsnap-fluentd:10.3.x.xxxx
mycontainer.azurecr.io/veritas/flexsnap-fluentd:10.3.x.xxxx
# docker tag veritas/flexsnap-datamover:10.3.x.xxxx
mycontainer.azurecr.io/veritas/flexsnap-datamover:10.3.x.xxxx
```

- 次に、コンテナレジストリにイメージをプッシュするには、ホストで実行されているコンテナプラットフォームに応じて、各イメージに対して次のコマンドを実行します。

Docker の場合: # docker push target_image:tag

Podman の場合: # podman push target_image:tag

例:

```
# docker push mycontainer.azurecr.io/veritas/
flexsnap-deploy:10.3.x.xxxx
# docker push mycontainer.azurecr.io/veritas/
flexsnap-core:10.3.x.xxxx
# docker push mycontainer.azurecr.io/veritas/
flexsnap-fluentd:10.3.x.xxxx
# docker push mycontainer.azurecr.io/veritas/
flexsnap-datamover:10.3.x.xxxx
```

- イメージをコンテナレジストリにプッシュしたら、kubect1 のインストール先のホストから、以前にダウンロードした拡張機能スクリプト cp_extension.sh を実行します。このスクリプトは、必要なすべての入力パラメータを 1 つのコマンドで指定するか、入力を求めるプロンプトが表示される対話形式で実行できます。

スクリプトを実行する前に、次のパラメータを収集します。

パラメータ	説明
snapshotmanager_ip	メイン NetBackup Snapshot Manager ホストの IP アドレスまたは FQDN を指定します。
target_image:tag	手順 3 で作成した flexsnap-deploy イメージのターゲットイメージタグ。 例:mycontainer.azurecr.io/veritas/flexsnap-deploy:10.3.x.xxxxxx
namespace	以前に準備手順で作成した NetBackup Snapshot Manager の namespace。

パラメータ	説明
tag_key=tag_val	<p>tag_key と tag_val は、次のコマンドを使用して取得できます。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 ノードの名前を取得します。 <pre># kubectl get nodes grep <node_name></pre> 2 タグの key=value ラベルを取得します。 <pre># kubectl describe node <node_name> -n <namespace> grep -i labels</pre> <p>出力例: agentpool=cpuserpool</p>
storage_class	<p>以前に準備手順で作成した Kubernetes ストレージクラス。</p> <p>例: cloudpoint-sc</p>
Size in GB	<p>拡張の要件に従ってプロビジョニングされるボリュームサイズ。</p>
workflow_token	<p>NetBackup Web UI の[拡張機能の追加 (Add extension)]ダイアログから作成された認証トークン。</p> <p>p.59 の「NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のダウンロード」を参照してください。</p>

メモ: NetBackup Snapshot Manager の Kubernetes 拡張機能を配備する際は、ストレージクラスを作成し、それを NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のインストールスクリプトへの入力として指定します。デフォルトではファイルのプロパティが開いているため、カスタム属性を指定してストレージクラスを作成し、拡張機能で作成されたファイルまたはフォルダの権限を /cloudpoint ディレクトリに保持することをお勧めします。詳しくは、[Azure 製品マニュアルのストレージクラスの作成](#)に関するセクションを参照してください。

実行可能ファイルとしてスクリプトを実行する:

- 実行可能ファイルとしての実行をスクリプトに対して許可します。

```
# chmod +x cp_extension.sh
```
- 上記の表で説明されているすべての入力パラメータを指定し、インストールコマンドを実行します。

```
./cp_extension.sh install -c <snapshotmanager_ip> -i
<target_image:tag> -n <namespace> -p <tag_key=tag_val> -s
<storage_class> -t <workflow_token> -k <Size (In GiB)>
```

例:

```
./cp_extension.sh install
Snapshot Manager image repository path. Format=<Login-server/image:tag>:
cpautomation.azurecr.io/veritas/flexsnap-deploy:10.3.x.xxxx
```

```
Snapshot Manager extension namespace: snapshot-manager
Snapshot Manager IP or fully-qualified domain name: 10.244.79.38
Node group/pool label with format key=value: agentpool=extpool
Storage class name: azurefile
Size in GiB (minimum 30 GiB, Please refer NetBackup Snapshot Manager
Install and Upgrade Guide for PV size): 50
Snapshot Manager extension token:
This is a fresh NetBackup Snapshot Manager Extension Installation
```

```
Starting Snapshot Manager service deployment
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/
cloudpoint-servers.veritas.com unchanged
serviceaccount/cloudpoint-acc created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/cloudpoint-cloudpoint-yj created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/
cloudpoint-rolebinding-cloudpoint-yj created
deployment.apps/flexsnap-operator created
Snapshot Manager service deployment ...done
```

```
Generating Snapshot Manager Custom Resource Definition object
Waiting for deployment "flexsnap-operator" rollout to finish:
0 of 1 updated replicas are available...
deployment "flexsnap-operator" successfully rolled out
cloudpointrule.veritas.com/cloudpoint-config-rule created
Snapshot Manager extension installation ...
Operator operations passed
Waiting for all components to come up ...Done
Waiting for all components to come up ...Done
```

対話形式のファイルとしてスクリプトを実行する:

- 次のコマンドを実行します。
`# ./cp_extension.sh install`
- スクリプトを実行する際に、上記の表で説明されている入力パラメータを指定します。

```
./cp_extension.sh install
Snapshot Manager image repository path. Format=<Login-server/image:tag>:
cpautomation.azurecr.io/veritas/flexsnap-deploy:10.3.x.xxxx
Snapshot Manager extension namespace: snapshot-manager
Snapshot Manager IP or fully-qualified domain name: 10.244.79.38
Node group/pool label with format key=value: agentpool=extpool
```

```
Storage class name: azurefile
Size in GiB (minimum 30 GiB, Please refer NetBackup Snapshot Manager
Install and Upgrade Guide for PV size): 50
Snapshot Manager extension token:
This is a fresh NetBackup Snapshot Manager Extension Installation

Starting Snapshot Manager service deployment
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/
cloudpoint-servers.veritas.com unchanged
serviceaccount/cloudpoint-acc created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/
cloudpoint-cloudpoint-yj created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/
cloudpoint-rolebinding-cloudpoint-yj created
deployment.apps/flexsnap-operator created
Snapshot Manager service deployment ...done

Generating Snapshot Manager Custom Resource Definition object
Waiting for deployment "flexsnap-operator" rollout to finish:
 0 of 1 updated replicas are available...
deployment "flexsnap-operator" successfully rolled out
cloudpointrule.veritas.com/cloudpoint-config-rule created
Snapshot Manager extension installation ...
Operator operations passed
Waiting for all components to come up ...Done
Waiting for all components to come up ...Done
```

メモ: この出力例は画面に合わせて整形されています。

これで、Azure クラウド内の管理対象 Kubernetes クラスタで、NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のインストールが完了しました。

拡張機能が正常にインストールされたことを確認するには

- コマンドプロンプトで成功したことを示すメッセージが表示されることを確認します。
- NetBackup Web UI で拡張機能が一覧表示されていることを確認します。
 [クラウド (Cloud)]、[NetBackup Snapshot Manager] タブの順に移動して [詳細設定 (Advanced Settings)] をクリックし、[NetBackup Snapshot Manager 拡張機能 (NetBackup Snapshot Manager extensions)] タブに移動して確認します。
- 次のコマンドを実行し、flexsnap-deploy-xxx、flexsnap-fluentd-xxx、flexsnap-listener-xxx、flexsnap-fluentd-collector-xxx、

flexsnap-datamover-xxxx という 5 つのポッドの状態が実行中であることを確認します。

```
# kubectl get pods -n <namespace>
```

```
例: # kubectl get pods -n cloudpoint-system
```

AWS の管理対象 Kubernetes クラスタ (EKS) への NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のインストール

NetBackup Snapshot Manager ホストの容量を拡大縮小して多数の要求を同時に処理するために、NetBackup Snapshot Manager のクラウドベース拡張機能を AWS の管理対象 Kubernetes クラスタに配備できます。

概要

- 適切なネットワークおよび構成が設定され、特定の役割を持つ AWS の管理対象 Kubernetes クラスタがすでに配備されている必要があります。クラスタは NetBackup Snapshot Manager と通信する必要があります。

必要な役割は、AmazonEKSClusterPolicy AmazonEKSWorkerNodePolicy AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly AmazonEKS_CNI_Policy AmazonEKSServicePolicy です。

サポートされる Kubernetes のバージョンについては、NetBackup Snapshot Manager のハードウェア互換性リスト (HCL) を参照してください。

- 既存の AWS Elastic Container Registry を使用するか、新しいレジストリを作成します。また、EKS に Elastic Container Registry からイメージを取得するためのアクセス権があることを確認します。
- AWS の管理対象 Kubernetes クラスタで、NetBackup Snapshot Manager 作業負荷の専用ノードプールを作成する必要があります。ノードグループは、AWS の自動スケールグループ機能を使用して、必要に応じて自動的にノードのプロビジョニングとプロビジョニング解除を行うことで、ノードプールを動的に拡大縮小できます。
- NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のイメージ (flexsnap-deploy、flexsnap-core、flexsnap-fluentd、flexsnap-datamover) を AWS コンテナレジストリにアップロードする必要があります。

AWS の管理対象 Kubernetes クラスタに拡張機能をインストールする際の前提条件

- NetBackup Snapshot Manager のインストール要件を満たすサポート対象の Ubuntu または RHEL システムで NetBackup Snapshot Manager イメージを選択し、ホストを作成します。

p.30 の「[NetBackup Snapshot Manager をインストールするインスタンスの作成またはホストの準備](#)」を参照してください。

- メイン NetBackup Snapshot Manager ホストでポート 5671 が開いていることを確認します。

p.33 の「[インスタンスまたは物理ホストで特定のポートが開いていることの確認](#)」を参照してください。

- Docker または Podman コンテナプラットフォームをホストにインストールし、コンテナサービスを起動します。

p.30 の [表 2-10](#) を参照してください。

- ジョブの実行中は、クラスタノードグループのスケール設定を変更しないことをお勧めします。ジョブが実行されていないときに拡張機能を無効にしてから、スケール設定を変更し、新しいジョブの拡張機能を有効にします。

- AWS 環境内で NetBackup Snapshot Manager ホストが Kubernetes クラスタにアクセスするための準備を行います。

- AWS CLI をインストールします。詳しくは、[AWS コマンドラインインターフェース](#) を参照してください。

- Kubernetes CLI をインストールします。詳しくは、[kubectl のインストール](#)に関するマニュアルを参照してください。

- NetBackup Snapshot Manager イメージのプッシュ (アップロード) 先となる AWS コンテナレジストリを作成するか、利用可能な場合は既存のレジストリを使用します。必要に応じて最小ノード数と最大ノード数を設定します。

詳しくは、AWS のマニュアルにある [Amazon Elastic Container Registry](#) に関する説明を参照してください。

- AWS EKS クラスタの OIDC プロバイダを作成します。詳しくは、『Amazon EKS ユーザーガイド』の「[クラスタの IAM OIDC プロバイダーを作成するには](#)」セクションを参照してください。

- AWS EKS クラスタの IAM サービスアカウントを作成します。詳しくは、『[Amazon EKS ユーザーガイド](#)』を参照してください。

- IAM 役割が EKS クラスタへのアクセス権を必要とする場合は、EKS クラスタへのアクセス権がすでに設定されているシステムから次のコマンドを実行します。

```
kubectl edit -n kube-system configmap/aws-auth
```

詳しくは、『Amazon EKS ユーザーガイド』の「[クラスタへの IAM ユーザーおよびロールアクセスを有効にする](#)」セクションを参照してください。

- Amazon EFS ドライバをインストールします。詳しくは、『Amazon EKS ユーザーガイド』の「[Amazon EFS CSI ドライバー](#)」セクションを参照してください。

- AWS 環境にログインし、AWS CLI で次のコマンドを実行して、Kubernetes クラスタにアクセスします。

```
# aws eks --region <region_name> update-kubeconfig --name
<cluster_name>
```

- ストレージクラスを作成します。詳しくは、『Amazon EKS ユーザーガイド』の「[ストレージクラス](#)」セクションを参照してください。
- ホストシステムのコマンドラインから NetBackup Snapshot Manager の名前空間を作成します。
kubectl create namespace cloudpoint-system
- 次に、AWS で新たに作成するか既存の管理対象 Kubernetes クラスタを使用して、NetBackup Snapshot Manager 専用の新しいノードプールを追加します。必要に応じて自動スケールを構成します。
- StorageClass を定義するときに、uid/gid を root に設定します。StorageClass の例を次に示します。

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: efs-scl
parameters:
  basePath: /dynamic_provisioning_bhakti
  directoryPerms: "700"
  filesystemId: fs-03e18dc283779991e
  gid: "0"
  provisioningMode: efs-ap
  uid: "0"
provisioner: efs.csi.aws.com
reclaimPolicy: Delete
volumeBindingMode: Immediate
```

AWS (EKS) への拡張機能のインストール

NetBackup Snapshot Manager 拡張機能をインストールする前に

- p.73 の「[AWS の管理対象 Kubernetes クラスタに拡張機能をインストールする際の前提条件](#)」を参照してください。
- p.59 の「[NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のダウンロード](#)」を参照してください。

拡張機能をインストールするには

- 1 拡張機能ファイル `nbu_flexsnap_extension.tar` を事前にダウンロードしておく必要があります。

p.59 の「[NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のダウンロード](#)」を参照してください。

メモ: 認証トークンは 180 秒間のみ有効なので、まだ作成しないでください。

- 2 NetBackup Snapshot Manager がインストールされているホストと拡張機能をインストールするホストが同じでない場合、NetBackup Snapshot Manager コンテナのイメージ (`flexsnap-deploy`、`flexsnap-core`、`flexsnap-fluentd`、`flexsnap-datamover`) を拡張機能のホストにロードします。

イメージ名は次のような形式です。

例: `veritas/flexsnap-deploy`

- 3 AWS コンテナレジストリにイメージをプッシュできるようにするため、イメージタグを作成し、ソースイメージをターゲットイメージにマッピングします。

p.73 の「[AWS の管理対象 Kubernetes クラスタに拡張機能をインストールする際の前提条件](#)」を参照してください。

次のパラメータを事前に収集します。

パラメータ	説明
<code>container_registry_path</code>	コンテナレジストリパスを取得するには、Amazon ECR に移動し、各リポジトリの URI をコピーします。 例: <code><account_id>.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/veritas/flexsnap-datamover</code>
<code>tag</code>	NetBackup Snapshot Manager イメージのバージョン。 例: <code>10.3.x.xxxx</code>

- イメージをタグ付けするには、ホストで実行されているコンテナプラットフォームに応じて、各イメージに対して次のコマンドを実行します。
Docker の場合: `# docker tag source_image:tag target_image:tag`
Podman の場合: `# podman tag source_image:tag target_image:tag`
コマンドの詳細:
 - ソースイメージタグ: `veritas/flexsnap-deploy:tag>`
 - ターゲットイメージタグ:
`<container_registry_path>/<source_image_name>:<SnapshotManager_version_tag>`

例:

```
docker tag veritas/flexsnap-deploy:10.3.x.xxxx
<account_id>.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/veritas/flexsnap-deploy:10.3.x.xxxx
docker tag veritas/flexsnap-core:10.3.x.xxxx
<account_id>.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/veritas/flexsnap-core:10.3.x.xxxx
docker tag veritas/flexsnap-fluentd:10.3.x.xxxx
<account_id>.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/veritas/flexsnap-fluentd:10.3.x.xxxx
docker tag veritas/flexsnap-datamover:10.3.x.xxxx
<account_id>.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/veritas/flexsnap-datamover:10.3.x.xxxx
```

- 4 次に、コンテナレジストリにイメージをプッシュするには、ホストで実行されているコンテナプラットフォームに応じて、各イメージに対して次のコマンドを実行します。

Docker の場合: # docker push target_image:tag

Podman の場合: # podman push target_image:tag

例:

```
docker push <account-id>.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/veritas/
flexsnap-datamover:10.3.x.xxxx
docker push <account-id>.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/veritas/
flexsnap-deploy:10.3.x.xxxx
docker push <account-id>.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/veritas/
flexsnap-fluentd:10.3.x.xxxx
docker push <account-id>.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/veritas/
flexsnap-core:10.3.x.xxxx
```

メモ: コマンドまたは出力の例は、画面に収まるよう整形されている場合や末尾が切れ捨てられている場合があります。

- 5 イメージがコンテナレジストリにプッシュされたら、次の 2 つのうちいずれかの方法を使用して拡張機能をインストールできます。

- **Kustomization** およびカスタムリソース **YAML** ファイル: 提供されたサンプルに基づいて、kustomization.yaml ファイルと cloudpoint_crd.yaml ファイルを作成して適用します。
p.90 の「[kustomize および CR YAML を使用した拡張機能のインストール](#)」を参照してください。
- **拡張機能スクリプト:** 以前にダウンロードした「tar」ファイルにパッケージ化されている拡張機能スクリプト cp_extension.sh を実行します。このスクリプトは、必要なすべての入力パラメータを 1 つのコマンドで指定するか、入力を求めるプロンプトが表示される対話形式で実行できます。

p.78 の「[拡張機能スクリプトを使用した拡張機能のインストール](#)」を参照してください。

上記の手順に従った後、拡張機能が正常にインストールされたかどうかを確認できます。
拡張機能が正常にインストールされたことを確認するには

- コマンドプロンプトで成功したことを示すメッセージが表示されることを確認します。
- NetBackup Web UI で拡張機能が一覧表示されていることを確認します。
[クラウド (Cloud)]、[NetBackup Snapshot Manager] タブの順に移動して[詳細設定 (Advanced Settings)]をクリックし、[NetBackup Snapshot Manager 拡張機能 (NetBackup Snapshot Manager extensions)] タブに移動して確認します。
- 次のコマンドを実行し、lexsnap-cloudpoint-xxx、flexsnap-fluentd-xxx、flexsnap-listener-xxx、flexsnap-fluentd-collector-xxx および flexsnap-datamover-xxxx という 5 つのポッドの状態が実行中であることを確認します。

```
# kubectl get pods -n <namespace>
例: # kubectl get pods -n cloudpoint-system
```

拡張機能スクリプトを使用した拡張機能のインストール

拡張機能スクリプトを実行する前に、次のパラメータを取得します。

パラメータ	説明
snapshotmanager_ip	NetBackup Snapshot Manager のホスト名または IP アドレスを指定します。
target_image:tag	flexsnap-deploy イメージに対して作成したターゲットイメージタグ。 例: <account_id>.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/veritas/flexsnap-deploy:10.3.x.xxxx
namespace	以前に準備手順で作成した、NetBackup Snapshot Manager の配備先となる名前空間。
tag_key= tag_val	tag_key と tag_val は、拡張機能をインストールするノードに定義されているラベルキーと値のペアです。ラベルキーと値のペアは、コマンド kubectl describe node <node_name> -n <namespace> を使用して取得できます。 例: eks.amazonaws.com/nodegroup=Demo-NG
storage_class	以前に準備手順で作成した Kubernetes ストレージクラス。 例: cloudpoint-sc
サイズ (GB)	拡張の要件に従ってプロビジョニングされるボリュームサイズ。

パラメータ	説明
workflow_token	NetBackup Web UI の[拡張機能の追加 (Add extension)]ダイアログから作成された認証トークン。 p.59 の「 NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のダウンロード 」を参照してください。

実行可能ファイルとしてスクリプトを実行する:

- 実行可能ファイルとしての実行をスクリプトに対して許可します。
chmod +x cp_extension.sh
- 上記の表で説明されているすべての入力パラメータを指定し、インストールコマンドを実行します。

```
./cp_extension.sh install -c <snapshotmanager_ip> -i
<target_image:tag> -n <namespace> -p <tag_key=tag_val> -f
<storage_class> -t <workflow_token>
```

例:

Executing extension script as an executable file:

```
./cp_extension.sh install -c <snapshotmanager_ip> -i
<account-id>.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/veritas/flexsnap-deploy:10.3.x.x.xxxx

-n cloudpoint-system -p eks.amazonaws.com/nodegroup=td-nodepool-dnd
-s efs-sc -k 50
-t <workflow_token>
```

This is a fresh NetBackup Snapshot Manager Extension Installation

```
Getting Snapshot Manager service file ...done
Getting Snapshot Manager CRD file ...done
Starting Snapshot Manager service deployment
namespace/cloudpoint-system configured
deployment.apps/flexsnap-deploy created
serviceaccount/cloudpoint-acc created

clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/cloudpoint-cloudpoint-system
unchanged
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/cloudpoint-rolebinding-cloudpoint-system

unchanged
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/cloudpoint-servers.veritas.com
created
```

```
Snapshot Manager service deployment ...done

customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/cloudpoint-servers.veritas.com
condition
met
Generating Snapshot Manager Custom Resource Definition object
cloudpointrule.veritas.com/cloudpoint-config-rule created
Snapshot Manager extension installation ...done
```

対話形式のファイルとしてスクリプトを実行する:

- 次のコマンドを実行します。


```
# ./cp_extension.sh install
```
- スクリプトを実行する際に、上記の表で説明されている入力パラメータを指定します。

例:

Executing script in interactive way:

```
./cp_extension.sh install

Snapshot Manager image repository path.
Format=<Login-server/image:tag>:
<account-id>.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/veritas/flexsnap-deploy:10.3.x.x.xxxx

Snapshot Manager extension namespace: cloudpoint-system
Snapshot Manager IP or fully-qualified domain name:
<snapshotmanager_ip>
Node pool with format key=value:
eks.amazonaws.com/nodegroup=td-nodepool-dnd
Storage class name: efs-sc
Size (In GiB): 60
Snapshot Manager extension token:
```

```
This is a fresh NetBackup Snapshot Manager Extension Installation
This is a fresh NetBackup Snapshot Manager Extension Installation
```

```
Getting Snapshot Manager service file ...done
Getting Snapshot Manager CRD file ...done
```

```
Starting Snapshot Manager service deployment
namespace/cloudpoint-system configured
deployment.apps/flexsnap-deploy created
```



```
serviceaccount/cloudpoint-acc created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/cloudpoint-cloudpoint-system
unchanged
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/cloudpoint-rolebinding-cloudpoint-system

unchanged
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/cloudpoint-servers.veritas.com
created

Snapshot Manager service deployment ...done
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/cloudpoint-servers.veritas.com
condition met

Generating Snapshot Manager Custom Resource Definition object
cloudpointrule.veritas.com/cloudpoint-config-rule created
Snapshot Manager extension installation ...done
```

メモ: 出力例は、画面に収まるよう整形されている場合や末尾が切れている場合があります。

GCP の管理対象 Kubernetes クラスタ (GKE) への NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のインストール

Google Kubernetes Engine (GKE) クラスタを構成するために必要な権限は次のとおりです。

- **google** コンテナレジストリにイメージをプッシュする場合、ユーザーにはクラウドバケットストレージに対する書き込み権限が必要です。storage.admin ロールには、必要なすべての権限が含まれます。
イメージのプッシュについて詳しくは、「[プロジェクト内のレジストリに最初のイメージを push する](#)」を参照してください。
- **Kubernetes** 拡張機能を設定するには、ユーザーに cluster-admin IAM ロールが割り当てられている必要があります。
ロールベースのアクセス制御について詳しくは、「[Role または ClusterRole を使用して権限を定義する](#)」を参照してください。
- **GCP** プロバイダの構成に関連付けられているアカウントには、GKE ベースの **Kubernetes** 拡張機能の操作に対する次の権限が必要です。

- クラスタアクセスのための権限:
`container.clusters.get`
- 自動スケール機能のための権限:
`compute.instanceGroupManagers.get`
`compute.instanceGroupManagers.update`
`container.clusters.get`
`container.clusters.update`
`container.operations.get`

GCP の管理対象 Kubernetes クラスタに拡張機能をインストールする際の前提条件

NetBackup Snapshot Manager ホストの容量を拡大縮小して多数の要求を同時に処理するために、NetBackup Snapshot Manager のクラウドベース拡張機能を GCP の管理対象 Kubernetes クラスタに配備できます。

- 適切なネットワークおよび構成が設定された、GCP の管理対象 Kubernetes クラスタがすでに配備されている必要があります。クラスタは NetBackup Snapshot Manager および `filestore` と通信できる必要があります。

メモ: NetBackup Snapshot Manager とすべてのクラスタノードプールは同じゾーンにある必要があります。

詳しくは、「[GKE の概要](#)」を参照してください。

- 既存のコンテナレジストリを使用するか、新しいレジストリを作成します。また、管理対象 Kubernetes クラスタに、コンテナレジストリからイメージを取得するためのアクセス権があることを確認します。
- GKE クラスタで自動スケールが有効になっているかどうかにかかわらず、NetBackup Snapshot Manager 作業負荷専用のノードプールを作成する必要があります。自動スケール機能を使用すると、必要に応じて自動的にノードのプロビジョニングとプロビジョニング解除を行って、ノードプールを動的に拡大縮小できます。
- NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のイメージ (`flexsnap-core`、`flexsnap-datamover`、`flexsnap-deploy`、`flexsnap-fluentd`) をコンテナレジストリにアップロードする必要があります。

GCP でホストと管理対象 Kubernetes クラスタを準備する

- NetBackup Snapshot Manager のインストール要件を満たすサポート対象の Ubuntu または RHEL システムで NetBackup Snapshot Manager イメージを選択し、ホストを作成します。

p.30 の「[NetBackup Snapshot Manager をインストールするインスタンスの作成またはホストの準備](#)」を参照してください。

- メイン NetBackup Snapshot Manager ホストでポート 5671 が開いていることを確認します。

p.33 の「[インスタンスまたは物理ホストで特定のポートが開いていることの確認](#)」を参照してください。

- Docker または Podman コンテナプラットフォームをホストにインストールし、コンテナサービスを起動します。

p.30 の「[コンテナプラットフォーム \(Docker、Podman\) のインストール](#)」を参照してください。

- GCP 環境内で NetBackup Snapshot Manager ホストが Kubernetes クラスタにアクセスするための準備を行います。

- gcloud CLI をインストールします。詳しくは、[gcloud CLI のインストール](#)に関する説明を参照してください。

- Kubernetes CLI をインストールします。
詳しくは、次のマニュアルを参照してください。

[kubecti をインストールしてクラスタアクセスを構成する Linux での kubecti のインストールと設定](#)

- NetBackup Snapshot Manager イメージのアップロード (プッシュ) 先となる gcr コンテナレジストリを作成するか、利用可能な場合は既存のレジストリを使用します。

[Container Registry の概要](#)

- gcloud init を実行してアカウントを設定します。このアカウントに、Kubernetes クラスタを構成するために必要な権限があることを確認します。

必要な権限について詳しくは、「[GCP の管理対象 Kubernetes クラスタ \(GKE\) への NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のインストール](#)」を参照してください。gcloud コマンドについて詳しくは、次のマニュアルを参照してください。

[gcloud init](#)

- 次のコマンドを使用してクラスタを接続します。

```
gcloud container clusters get-credentials <cluster-name> --zone
<zone-name> --project <project-name>
```

詳しくは、「[kubecti をインストールしてクラスタアクセスを構成する](#)」を参照してください。

- ホストシステムのコマンドラインから NetBackup Snapshot Manager の名前空間を作成します。

```
# kubecti create namespace <namespace-name>
# kubecti config set-context --current
--namespace=<namespace-name>
```

メモ: ユーザーは任意の名前空間名を指定できます。cloudpoint-system のように指定する必要があります。

永続ボリュームの作成

- 既存の **filestore** を再利用します。
filestore をマウントし、**NetBackup Snapshot Manager** のみが使用するディレクトリ (**dir_for_this_cp** など) を作成します。
- 次のような内容のファイル (**PV_file.yaml** など) を作成します。

```
apiVersion: v1
kind: PersistentVolume
metadata:
  name: <name of the pv>
spec:
  capacity:
    storage: <size in GB>
  accessModes:
    - ReadWriteMany
  nfs:
    path: <path to the dir created above>
    server: <ip of the filestore>
```

次のコマンドを実行して、永続ボリュームを設定します。

```
kubectl apply -f <PV_file.yaml>
```

kubernetes クラスタでのファイルストアの使用について詳しくは、「[Google Kubernetes Engine クラスタからのファイル共有へのアクセス](#)」を参照してください。

GCP (GKE) への拡張機能のインストール

GCP の管理対象 **Kubernetes** クラスタ (GKE) に **NetBackup Snapshot Manager** 拡張機能をインストールする前に次を実行してください。

- p.59 の「[NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のダウンロード](#)」を参照してください。
- p.82 の「[GCP の管理対象 Kubernetes クラスタに拡張機能をインストールする際の前提条件](#)」を参照してください。

拡張機能をインストールするには

- 1 拡張機能スクリプト nbu_flexsnap_extension.tar をダウンロードします。
- p.59 の「NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のダウンロード」を参照してください。

メモ: 認証トークンは 180 秒間のみ有効なので、まだ作成しないでください。

- 2 NetBackup Snapshot Manager がインストールされているホストと拡張機能をインストールするホストが同じでない場合、NetBackup Snapshot Manager コンテナのイメージ (flexsnap-deploy、flexsnap-core、flexsnap-fluentd、flexsnap-datamover) を拡張機能のホストにロードします。

イメージ名は次のような形式です。

例: veritas/flexsnap-deploy

- 3 GCP コンテナレジストリにイメージをプッシュできるようにするため、イメージをタグ付けして、ソースイメージをターゲットイメージにマッピングします。

次のパラメータを事前に収集します。

パラメータ	説明
container_registry_path	コンテナレジストリパスを取得するには、GCP のコンテナレジストリに移動し、[概要 (Overview)] ペインで [ログインサーバー (Login server)] をコピーします。 例: gcr.io/<project-name>/<dir>
tag	NetBackup Snapshot Manager イメージのバージョン。 例: 10.3.x.xxxx

- イメージをタグ付けするには、ホストで実行されているコンテナプラットフォームに応じて、各イメージに対して次のコマンドを実行します。
- Docker の場合: # docker tag source_image:tag target_image:tag
- Podman の場合: # podman tag source_image:tag target_image:tag
- コマンドの詳細:
- ソースイメージタグ: veritas/flexsnap-deploy:tag>
- ターゲットイメージタグ:
- <container_registry_path>/<source_image_name>:<SnapshotManager_version_tag>
- 例:

```
# docker tag veritas/flexsnap-deploy:10.3.x.xxxx
gcr.io/<project-name>/
veritas/flexsnap-deploy:10.3.x.xxxx
# docker tag veritas/flexsnap-core:10.3.x.xxxx
gcr.io/<project-name>/
veritas/flexsnap-listener:10.3.x.xxxx
# docker tag veritas/flexsnap-fluentd:10.3.x.xxxx
gcr.io/<project-name>/
veritas/flexsnap-fluentd:10.3.x.xxxx
# docker tag veritas/flexsnap-datamover:10.3.x.xxxx
gcr.io/<project-name>/
veritas/flexsnap-datamover:10.3.x.xxxx
```

- 4 コンテナレジストリにイメージをプッシュするには、ホストで実行されているコンテナプラットフォームに応じて、各イメージに対して次のコマンドを実行します。

Docker の場合: # docker push target_image:tag

Podman の場合: # podman push target_image:tag

例:

```
# docker push
gcr.io/<project-name>/veritas/flexsnap-deploy:10.3.x.xxxx
# docker push
gcr.io/<project-name>/veritas/flexsnap-core:10.3.x.xxxx
# docker push
gcr.io/<project-name>/veritas/flexsnap-fluentd:10.3.x.xxxx
# docker push
gcr.io/<project-name>/veritas/flexsnap-datamover:10.3.x.xxxx
```

- 5 最後に、以前にダウンロードしたスクリプト cp_extension.sh を実行します。

p.59 の「[NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のダウンロード](#)」を参照してください。

このスクリプトは、必要なすべての入力パラメータを 1 つのコマンドで指定するか、入力を求めるプロンプトが表示される対話形式で実行できます。

スクリプトを実行する前に、次のパラメータを収集します。

パラメータ	説明
cloudpoint_ip	メイン NetBackup Snapshot Manager ホストの IP アドレスまたは FQDN を指定します。

パラメータ	説明
target_image:tag	手順 3 で作成した flexsnap-deploy イメージのターゲットイメージタグ。 例: gcr.io/<project-name>/veritas/flexsnap-deploy:10.3.x.xxxx
namespace	以前に準備手順で作成した NetBackup Snapshot Manager の namespace。
tag_key= tag_val	tag_key と tag_val は、次のコマンドを使用して取得できます。 # gcloud container node-pools list --cluster=<cluster-name> --zone=<zone-name>
persistent_volume	以前に準備手順で作成した Kubernetes の永続ボリューム。
サイズ (GiB)	拡張の要件に従ってプロビジョニングされるボリュームサイズ。
workflow_token	NetBackup Web UI の[拡張機能の追加 (Add extension)]ダイアログから作成された認証トークン。 p.59 の「 NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のダウンロード 」を参照してください。

メモ: NetBackup Snapshot Manager の Kubernetes 拡張機能を配備する際は、永続ボリュームを作成し、それを NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のインストールスクリプトへの入力として指定します。

実行可能ファイルとしてスクリプトを実行する:

- 実行可能ファイルとしての実行をスクリプトに対して許可します。
chmod +x cp_extension.sh
- 上記の表で説明されているすべての入力パラメータを指定し、インストールコマンドを実行します。

./cp_extension.sh install -c <snapshotmanager-ip> -i
<target-image:tag> -n <namespace> -p
cloud.google.com/gke-nodepool=<nodepool-name> -v
<persistent-volume-name> -k <size-in-GiB> -t <token>
例:

./cp_extension.sh install
Snapshot Manager image repository path.
Format=<Login-server/image:tag>:
gcr.io/cloudpoint-development/test/veritas/flexsnap-deploy:10.3.x.x.xxxxxx
Snapshot Manager extension namespace: test-ns

```

Snapshot Manager IP or fully-qualified domain name:
10.347.30.142
Node group/pool label with format key=value:
cloud.google.com/gke-nodepool=
test-pool-dnd
Persistent volume name: test-fileserver-pv
Size in GiB (minimum 30 GiB,
Please refer NetBackup Snapshot Manager Install and Upgrade
Guide for PV size): 30
Snapshot Manager extension token:
This is a fresh NetBackup Snapshot Manager Extension
Installation

Starting Snapshot Manager service deployment
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/cloudpoint-servers.veritas.com
  unchanged
serviceaccount/cloudpoint-acc unchanged
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/cloudpoint-shashwat-ns
configured
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/cloudpoint-rolebinding-shashwat-ns

unchanged
deployment.apps/flexsnap-operator created
Snapshot Manager service deployment ...done

customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/cloudpoint-servers.veritas.com
  condition met
Generating Snapshot Manager Custom Resource Definition object
Waiting for deployment "flexsnap-operator" rollout to finish:
  0 of 1 updated
replicas are available...
deployment "flexsnap-operator" successfully rolled out
cloudpointrule.veritas.com/cloudpoint-config-rule created
Snapshot Manager extension installation ...
Operator operations passed
Waiting for all components to come up ...Done
[root@xxxx]# kubectl get pods
NAME                                READY   STATUS
                                RESTARTS   AGE

```


flexsnap-fluentd-collector-79f4dd8447-5lgrf	1/1	Running
0	34s	
flexsnap-fluentd-xl7px	1/1	Running
0	33s	
flexsnap-listener-598f48d59b-crfjq	1/1	Running
0	33s	
flexsnap-operator-574dccc58f-fnkdf	1/1	Running
0	104s	

対話形式のファイルとしてスクリプトを実行する:

- 次のコマンドを実行します。
./cp_extension.sh install
- スクリプトを実行する際に、上記の表で説明されている入力パラメータを指定します。

```
./cp_extension.sh install
Snapshot Manager image repository path.
Format=<Login-server/image:tag>: cpautomation.gcr.io/
<project-name>/veritas/flexsnap-deploy:10.3.x.xxxx
Snapshot Manager extension namespace: snapshot-manager
Snapshot Manager IP or fully-qualified domain name: xx.xxx.xx.xx
Node group/pool label with format key=value: agentpool=extpool
Persistent volume name:
Size in GiB (minimum 30 GiB,
Please refer NetBackup Snapshot Manager Install and Upgrade Guide
for PV size): 50
Snapshot Manager extension token:
This is a fresh NetBackup Snapshot Manager Extension Installation

Starting Snapshot Manager service deployment
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/cloudpoint-servers.veritas.com
unchanged
serviceaccount/cloudpoint-acc created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/cloudpoint-cloudpoint-yj
created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/cloudpoint-rolebinding-cloudpoint-yj
created
deployment.apps/flexsnap-operator created
Snapshot Manager service deployment ...done

Generating Snapshot Manager Custom Resource Definition object
Waiting for deployment "flexsnap-operator" rollout to finish:0
```

```
of 1 updated replicas are available..
deployment "flexsnap-operator" successfully rolled out
cloudpointrule.veritas.com/cloudpoint-config-rule created
Snapshot Manager extension installation ...
Operator operations passed
Waiting for all components to come up ...Done
Waiting for all components to come up ...Done
```

メモ: この出力例は画面に合わせて整形されています。

これで、GCP 内の管理対象 Kubernetes クラスタで、NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のインストールが完了しました。

拡張機能が正常にインストールされたことを確認するには

- コマンドプロンプトで成功したことを示すメッセージが表示されることを確認します。
- NetBackup Web UI で拡張機能が一覧表示されていることを確認します。
[クラウド (Cloud)]、[NetBackup Snapshot Manager] タブの順に移動して[詳細設定 (Advanced Settings)]をクリックし、[NetBackup Snapshot Manager 拡張機能 (NetBackup Snapshot Manager extensions)]タブに移動して確認します。
- 次のコマンドを実行し、flexsnap-operator-xxx、flexsnap-fluentd-xxx、flexsnap-listener-xxx、flexsnap-fluentd-collector-xxx という 4 つのポッドの状態が実行中であることを確認します。
kubectl get pods -n <namespace>
例: # kubectl get pods -n cloudpoint-system
flexsnap-datamover-xxxx ポッドは配備後にデフォルトでは実行されず、バックアップ操作がトリガされた場合にのみ作成されます。

kustomize および CR YAML を使用した拡張機能のインストール

拡張機能フォルダには次のサンプルファイルが含まれています。これらのサンプルファイルに基づき、環境に応じて関連する値を使用して新しいYAMLを作成する必要があります。

- kustomization.yaml
- cloudpoint_crd.yaml
- node_select.yaml
- cloudpoint_service.yaml

kustomization.yaml

kustomization.yaml では、次の表に示すように images セクションのパラメータを関連する値で更新します。

パラメータ	説明
newName	NetBackup Snapshot Manager イメージ名をコンテナレジストリパスとともに指定します。 例: <account_id>.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/veritas/flexsnap-deploy
newTag	配備する NetBackup Snapshot Manager イメージのタグを指定します。 例: 10.3.x.xxxx
namespace	以前に準備手順で作成した、NetBackup Snapshot Manager の配備先となる名前空間。

例:

```
apiVersion: kustomize.config.k8s.io/v1beta1
kind: Kustomization
resources:
- cloudpoint_service.yaml
patchesStrategicMerge:
- node_select.yaml
namespace: demo-cloudpoint-ns
images:
- name: CLOUDPOINT_IMAGE
  newName:
<account_id>.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/veritas/flexsnap-deploy

  newTag: 10.3.x.xxxx
vars:
- name: ServiceAccount.cloudpoint-acc.metadata.namespace
  objref:
    kind: ServiceAccount
    name: cloudpoint-acc
    apiVersion: v1
  fieldref:
    fieldpath: metadata.namespace
configurations:
- cloudpoint_kustomize.yaml
```

cloudpoint_service.yaml

GCP プラットフォームで拡張機能を配備する場合は、cloudpoint_service.yaml で storageClassName を volumeName に置き換えます。

cloudpoint_crd.yaml

cloudpoint_crd.yaml マニフェストファイルを次のように編集します。

- GCP プラットフォームの場合: storageClassName ワードを含む行を削除します。
- GCP プラットフォーム以外の場合: volumeName ワードを含む行を削除します。

次の表に示すように Spec セクションのパラメータを関連する値で更新します。

パラメータ	説明
cloudpointHost	NetBackup Snapshot Manager のホスト名または IP アドレスを指定します。
cloudpointExtensionToken	NetBackup Web UI の[拡張機能の追加 (Add extension)]ダイアログから以前にダウンロードした NetBackup Snapshot Manager トークンの内容を貼り付けます。
storageClassName	以前に準備手順で作成した Kubernetes ストレージクラス。 例: efs-sc-new-root メモ: GCP プラットフォームには必要ありません。
size	拡張の要件に従ってプロビジョニングされるボリュームサイズ (GB)。
namespace	以前に準備手順で作成した、NetBackup Snapshot Manager の配備先となる名前空間。
volumeName	以前に準備手順で作成した永続ボリュームの名前。 メモ: GCP プラットフォームには必要です。

例:

```
apiVersion: veritas.com/v1
kind: CloudpointRule
metadata:
  name: cloudpoint-config-rule
  namespace: demo-cloudpoint-ns
spec:
  CLOUDPOINT_HOST: 3.17.**.* .
```

```
CLOUDPOINT_EXTENSION_TOKEN: workflow-3s3t1pwp62dyoingxqmfeoj1ky7bub9rbzx8srh8kdgmsqo6f-
```

```
65f6572a7194026c1e101e34418f50a72307575uiz206fsjg9kf2-9dci8s327a05gnd5fscf18593p9e162n07f5y574nc002f8t
```

```
RENEW: false
LOG_STORAGE:
  STORAGE_CLASS_NAME: efs-sc-new-root
  SIZE: 100
```

node_select.yaml

Spec セクションの `nodeSelector` に移動し、`node_select.yaml` ファイルの `NODE_AFFINITY_KEY` と `NODE_AFFINITY_VALUE` の値を置換します。ユーザーは、次のコマンドを使用してこれらの詳細を取得できます。

- 次のコマンドを使用して、拡張機能の専用ノードプールから任意のノードの名前を取得します。
`kubectl get nodes`
- 特定のクラウドプロバイダに応じ、`tag key=value` ラベルに基づいて次の各コマンドを使用します。
 - **Azure** の場合: # `kubectl describe node <node_name> | grep -i labels`
出力例: `agentpool=cpuserpool`
 - **AWS** の場合: # `kubectl describe node <node_name> | grep -i <node_group_name>`
出力例: `eks.amazonaws.com/nodegroup=Demo-NG`
 - **GCP** の場合: # `kubectl describe node <node_name> | grep -i <node_pool_name>`
出力例: `cloud.google.com/gke-nodepool=manik-node-pool`

パラメータ	説明
NODE_AFFINITY_KEY	<ul style="list-style-type: none">■ AWS の場合: <code>eks.amazonaws.com/nodegroup</code>■ Azure の場合: <code>agentpool</code>■ GCP の場合: <code>cloud.google.com/gke-nodepool</code>
NODE_AFFINITY_VALUE	ノードプールの名前。 <ul style="list-style-type: none">■ AWS の場合: <code>Demo-NG</code>■ Azure の場合: <code>cpuserpool</code>■ GCP の場合: <code>manik-node-pool</code>

次に、YAML ファイルがあるフォルダから次のコマンドを実行します。

- **Kustomization YAML** を適用する場合: `kubectl apply -k <location of the kustomization.yaml file>`
- **NetBackup Snapshot Manager CR** を適用する場合: `kubectl apply -f cloudpoint_crd.yaml`

拡張機能の管理

VM ベースまたは管理対象 **Kubernetes** クラスタベースの拡張機能をインストールした後、拡張機能の無効化または有効化、停止、起動、再起動、またはそれらの証明書の更新が必要になる場合があります。

次の表で、これらのオプションを使用して拡張機能を管理する方法の説明を参照してください。

表 4-1 拡張機能のインストール後のオプション

オプション	手順
拡張機能の無効化または有効化: <ul style="list-style-type: none"> ■ VM ベースの拡張機能 ■ 管理対象 Kubernetes クラスタベースの拡張機能 	<p>NetBackup Web UI から拡張機能は無効または有効にできます。</p> <p>[クラウド (Cloud)]、[NetBackup Snapshot Manager] タブの順に移動して [詳細設定 (Advanced Settings)] をクリックし、[NetBackup Snapshot Manager 拡張機能 (NetBackup Snapshot Manager extensions)] タブに移動して、必要に応じて拡張機能は無効または有効にし、[保存 (Save)] をクリックします。</p> <p>無効になっている拡張機能でジョブはスケジュールされません。</p> <p>メモ: NetBackup Snapshot Manager がアップグレードされると、すべての拡張機能が自動的に有効になります。</p>
flexsnap_configure CLI を使用して VM ベースの拡張機能 (Docker/Podman) を停止、開始、または再起動します	<ul style="list-style-type: none"> ■ 拡張機能を停止するには: <code># flexsnap_configure stop</code> ■ 拡張機能を起動するには: <code># flexsnap_configure start</code> ■ 拡張機能を再起動するには: <code># flexsnap_configure restart</code> ■ VM ベースの拡張機能の証明書を更新するには (対話型): <code># flexsnap_configure renew --extension -i</code> ■ VM ベースの拡張機能の証明書を更新するには (非対話型): <code># flexsnap_configure renew --extension --primary <nbsm_fqdn></code>

オプション	手順
<p>VM ベースの拡張機能の停止、起動、または再起動</p> <p>拡張機能を停止するには:</p>	<p>拡張機能のホスト VM で次のコマンドを実行して、拡張機能を停止、起動、再起動します。</p> <p>Docker の場合:</p> <pre># sudo docker run -it --rm -u 0 -v /<absolute_path_of_cloudpoint_directory>:/cloudpoint -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock veritas/flexsnap-deploy:<version> stop install_extension</pre> <p>Podman の場合:</p> <pre># podman run -it --rm -u 0 -v /<absolute_path_of_cloudpoint_directory>:/cloudpoint -v /run/podman/podman.sock:/run/podman/podman.sock veritas/flexsnap-deploy:<version> stop install_extension</pre>
<p>拡張機能を起動するには:</p>	<p>Docker の場合:</p> <pre># sudo docker run -it --rm -u 0 -v /<absolute_path_of_cloudpoint_directory>:<full_path_to_volume_name> -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock veritas/flexsnap-deploy:<version> start start</pre> <p>Podman の場合:</p> <pre># podman run -it --rm -u 0 -v /<absolute_path_of_cloudpoint_directory>:/cloudpoint -v /run/podman/podman.sock:/run/podman/podman.sock veritas/flexsnap-deploy:<version> start install_extension</pre>

オプション	手順
拡張機能を再起動するには:	<p>Docker の場合:</p> <pre># sudo docker run -it --rm -u 0 -v /<absolute_path_of_cloudpoint_directory>:<full_path_to_volume_name> -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock veritas/flexsnap-deploy:<version> restart restart</pre> <p>Podman の場合:</p> <pre># podman run -it --rm -u 0 -v /<absolute_path_of_cloudpoint_directory>:/cloudpoint -v /run/podman/podman.sock:/run/podman/podman.sock veritas/flexsnap-deploy:<version> restart restart</pre>
VM ベースの拡張機能の証明書の更新	<p>1 拡張機能のホストで次のコマンドを実行します。</p> <pre># sudo docker run -it --rm -u 0 -v /<absolute_path_of_cloudpoint_directory>:<full_path_to_volume_name> -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock veritas/flexsnap-deploy:<version> renew_extension</pre> <p>2 次に、証明書の更新を開始するために、NetBackup Snapshot Manager IP/FQDN および拡張機能のトークン (NetBackup Web UI から生成可能) を指定します。</p> <p>p.61 の「VM への拡張機能のインストール」を参照してください。</p>

オプション	手順
管理対象 Kubernetes クラスターベースの拡張機能の証明書の更新	<ol style="list-style-type: none"> 1 NetBackup Web UI から拡張機能のインストールスクリプト <code>cp_extension.sh</code> をダウンロードします。 2 <code>kubect1</code> がインストールされているホストからスクリプトを実行します。次のコマンドを実行します。 <pre># chmod +x cp_extension.sh # ./cp_extension.sh renew</pre> 3 次に、証明書の更新を開始するために、NetBackup Snapshot Manager IP/FQDN、拡張機能のトークン (NetBackup Web UI から生成可能)、拡張機能の名前空間を指定します。 <p>p.67 の「Azure (AKS) への拡張機能のインストール」を参照してください。</p>

NetBackup Snapshot Manager クラウドプロバイダ

この章では以下の項目について説明しています。

- [NetBackup Snapshot Manager クラウドプロバイダを構成する理由](#)
- [AWS プラグインの構成に関する注意事項](#)
- [Google Cloud Platform プラグインの構成に関する注意事項](#)
- [Microsoft Azure プラグインの構成に関する注意事項](#)
- [Microsoft Azure Stack Hub プラグインの構成に関する注意事項](#)

NetBackup Snapshot Manager クラウドプロバイダを構成する理由

クラウドの資産を保護する場合は、NetBackup Snapshot Manager クラウドプロバイダを適切なクラウド用に構成する必要があります。

クラウドプロバイダが構成されると、Snapshot Manager は、NetBackup Web UI を介して管理および保護されているクラウドの資産を検出できます。

クラウドプロバイダの構成方法については、『NetBackup Web UI クラウド管理者ガイド』を参照してください。

デフォルトでは、検出された資産で作成されたスナップショットでは、クラッシュ整合のみが実現されます。VM でファイルシステムとアプリケーションの整合性スナップショットまたは単一ファイルのリストアを実行するには、ユーザーは自分の VM 用にエージェントを構

成する必要があります。エージェントの構成について詳しくは、次のセクションを参照してください。

p.168 の「[NetBackup Snapshot Manager エージェントのインストールおよび構成](#)」を参照してください。

AWS プラグインの構成に関する注意事項

AWS (アマゾンウェブサービス) プラグインを使用すると、Amazon クラウド内の次の資産のスナップショットを作成、リストア、および削除できます。

- EC2 (Elastic Compute Cloud) インスタンス
- EBS (Elastic Block Store) ボリューム
- Amazon RDS (Relational Database Service) インスタンス
- Aurora クラスタ

メモ: AWS プラグインを構成する前に、保護するリージョンが有効になっていることと、NetBackup Snapshot Manager で AWS 資産を操作できるようにするために適切なアクセス権が設定されていることを確認します。

NetBackup Snapshot Manager は、次の AWS リージョンをサポートします。

表 5-1 NetBackup Snapshot Manager でサポートされる AWS リージョン

AWS 商業リージョン	AWS GovCloud (米国) リージョン
<ul style="list-style-type: none">■ us-east-1, us-east-2, us-west-1, us-west-2■ ap-east-1, ap-south-1, ap-south-2, ap-northeast-1, ap-northeast-2, ap-northeast-3, ap-southeast-1, ap-southeast-2, ap-southeast-3■ eu-central-1, eu-central-2, eu-west-1, eu-west-2, eu-west-3, eu-north-1, eu-south-1, eu-south-2■ cn-north-1, cn-northwest-1■ ca-central-1■ me-south-1, me-central-1■ sa-east-1■ cn-north-1, cn-northwest-1■ af-south-1■ FIPS サポート対象リージョン: us-east-1, us-east-2, us-west-1, us-west-2	<ul style="list-style-type: none">■ us-gov-east-1■ us-gov-west-1

AWS 用の NetBackup Snapshot Manager プラグインを構成するには、次の情報が必要です。

NetBackup Snapshot Manager が AWS クラウドに配備されている場合:

表 5-2 AWS プラグインの構成パラメータ: クラウド配備

NetBackup Snapshot Manager の構成パラメータ	説明
ソースアカウントの構成	
Regions	<p>AWS ソースアカウントに関連付けられた、クラウド資産を検出する 1 つ以上の AWS リージョン。</p> <p>メモ: CFT (CloudFormation テンプレート) を使用して NetBackup Snapshot Manager を配備する場合、ソースアカウントはテンプレートベースの配備ワークフローの一部として自動的に構成されます。</p>
クロスアカウントの構成	
Account ID	ソースアカウントに設定されている NetBackup Snapshot Manager インスタンスを使用して保護する資産を持つ、その他の AWS アカウント (クロスアカウント) のアカウント ID。
Role Name	他の AWS アカウント (クロスアカウント) に関連付けられている IAM ロール。
Regions	AWS クロスアカウントに関連付けられた、クラウド資産を検出する 1 つ以上の AWS リージョン。

NetBackup Snapshot Manager が AWS に接続すると、次のエンドポイントが使用されます。この情報を使用して、ファイアウォールで許可リストを作成できます。

- ec2.*.amazonaws.com
- sts.*.amazonaws.com
- rds.*.amazonaws.com
- kms.*.amazonaws.com
- ebs.*.amazonaws.com
- iam.*.amazonaws.com
- eks.*.amazonaws.com
- autoscaling.*.amazonaws.com
- (DBPaaS 保護用) dynamodb.*.amazonaws.com, redshift.*.amazonaws.com

- (プロバイダ管理の一貫性用) `ssm.*.amazonaws.com`

さらに、次のリソースおよび処理を指定する必要があります。

- `ec2.SecurityGroup.*`
- `ec2.Subnet.*`
- `ec2.Vpc.*`
- `ec2.createInstance`
- `ec2.runInstances`

複数のアカウント、サブスクリプション、またはプロジェクトの構成

- 同じプラグインに対して複数の構成を作成する場合は、それらが異なるリージョンの資産を管理していることを確認します。2 つ以上のプラグイン構成で、クラウド資産の同じセットを同時に管理しないようにする必要があります。
- 複数のアカウントが 1 台の NetBackup Snapshot Manager ですべて管理されている場合、単一の NetBackup Snapshot Manager インスタンスで管理する資産の数が多くなりすぎるため、分散したほうがよい場合があります。
- アプリケーションの整合性スナップショットを実現するには、リモート VM インスタンスと NetBackup Snapshot Manager との間で、エージェントまたはエージェントレスのネットワーク接続が必要です。これには、アカウント、サブスクリプション、およびプロジェクト間のネットワークを設定する必要があります。

AWS プラグインの考慮事項および制限事項

プラグインを構成する前に、次の点を考慮します。

- NetBackup Snapshot Manager では、NVMe (非揮発性メモリエクスプレス) デバイスとして公開されている EBS ボリュームを使用する AWS Nitro ベースのインスタンスはサポートされません。

NetBackup Snapshot Manager が NVMe EBS ボリュームを使用する AWS Nitro ベースの Windows インスタンスを検出して保護できるようにするには、AWS NVMe ツールの実行可能ファイル `ebsnvme-id` が、AWS Windows インスタンスの次の場所のいずれかに存在することを確認します。

- カスタム/コミュニティ AMI から作成された Windows インスタンスの検出と保護を NetBackup Snapshot Manager で許可するには
 - カスタム AMI またはコミュニティ AMI に AWS NVMe ドライバがインストールされている必要があります。[このリンク](#)を参照してください。
 - `ebsnvme-id.exe` を `%PROGRAMDATA%\Amazon\Tools` または `%PROGRAMFILES%\Veritas\Cloudpoint` にインストールします。

- わかりやすいデバイス名には部分文字列「NVMe」が含まれている必要があります。含まれていない場合はバックアップが作成されたすべての NVMe デバイスについて Windows レジストリで更新します。

レジストリパス:

```
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001
¥列挙¥SCSI¥ディスク&Ven_NVMe&Prod_Amazon_Elastic_B¥
プロパティ名: FriendlyName
値: NVMe Amazon Elastic B SCSI Disk Drive
```

- RDS インスタンスと Aurora クラスタの自動スナップショットは、NetBackup Snapshot Manager からは削除できません。
- AWS RDS アプリケーション間でのアプリケーションの一貫性は、AWS の動作によって異なります。(AWS は DB インスタンスのバックアップ中に I/O を一時停止します)。これは AWS からの制限事項であり、現在 NetBackup Snapshot Manager の範囲外にあります。
- すべての自動スナップショットの名前は、rds: というパターンで始まります。
- NVMe EBS ボリュームを使用する AWS Nitro ベースの Windows インスタンスを検出して保護するようにプラグインを構成している場合は、AWS NVMe ツールの実行可能ファイル ebsnvme-id.exe が、AWS インスタンスの次の場所のいずれかに存在することを確認する必要があります。
 - %PROGRAMDATA%\Amazon\Tools
これは、ほとんどの AWS インスタンスのデフォルトの場所です。
 - %PROGRAMFILES%\Veritas\Cloudpoint
この場所に実行可能ファイルを手動でダウンロードしてコピーします。
 - システムの PATH 環境変数
システムの PATH 環境変数で、実行可能ファイルのパスを追加または更新します。

NVMe ツールが、記載されている場所のいずれかに存在しない場合、NetBackup Snapshot Manager はそのようなインスタンスのファイルシステムの検出に失敗することがあります。ログに次のエラーが示されることがあります。

```
"ebsnvme-id.exe" not found in expected paths!"
```

これは、AWS Nitro ベースの Windows インスタンスの場合にのみ必要です。また、コミュニティ AMI またはカスタム AMI を使用してこのインスタンスを起動する際は、ツールを手動でインストールする必要がある場合があります。

- NetBackup Snapshot Manager では、デフォルトの RDS 暗号化キー (AWS/RDS) を使用してスナップショットが暗号化されている場合、AWS RDS インスタンスまたはクラスタのアカウント間レプリケーションはサポートされません。AWS アカウント間では、このような暗号化されたスナップショットを共有できません。

AWS アカウント間でそのようなスナップショットをレプリケートしようとすると、次のエラーで操作が失敗します。

```
Replication failed The source snapshot KMS key [<key>] does not exist,  
is not enabled or you do not have permissions to access it.
```

これは AWS からの制限事項であり、現在 NetBackup Snapshot Manager の範囲外にあります。

- AWS プラグイン構成からリージョンを削除すると、そのリージョンから検出されたすべての資産も、NetBackup Snapshot Manager 資産データベースから削除されます。削除された資産に関連付けられているアクティブなスナップショットがある場合、それらのスナップショットに対して操作を実行できないことがあります。
このリージョンをプラグイン構成に再び追加すると、NetBackup Snapshot Manager ですべての資産が再度検出され、関連付けられているスナップショットの操作を再開できます。ただし、関連付けられたスナップショットに対してはリストア操作を実行できません。
- NetBackup Snapshot Manager は、商業リージョンおよび GovCloud (米国) リージョンをサポートします。AWS プラグインの構成中に、AWS の商業リージョンと GovCloud (US) リージョンの組み合わせを選択できる場合でも、最終的に構成は失敗します。
- NetBackup Snapshot Manager では、AWS RDS インスタンスの IPv6 アドレスはサポートされていません。これは、Amazon RDS 自体の制限事項であり、NetBackup Snapshot Manager には関連していません。
詳しくは、AWS のマニュアルを参照してください。
- NetBackup Snapshot Manager は、ストレージプールから作成された仮想ディスクまたはストレージ領域を備えた Windows システムのアプリケーションの一貫したスナップショットと個別ファイルのリストアをサポートしません。Microsoft SQL Server のスナップショットジョブでストレージプールのディスクを使用すると、エラーが発生してジョブが失敗します。ただし、接続状態にある仮想マシンのスナップショットジョブがトリガされると、ジョブは正常に実行されることがあります。この場合、ファイルシステムの静止およびインデックス付けはスキップされます。このような個々のディスクを元の場所にリストアするジョブも失敗します。この状況では、ホストがリカバリ不可能な状態になる可能性があり、手動でのリカバリが必要になる場合があります。
- リストアを実行するアカウントが所有していないセキュリティグループでは、AWS 仮想マシンをリストアできません。これは、仮想マシンを作成するアカウントが所有していない共有 VPC のセキュリティグループで EC2 インスタンスの作成を制限する、AWS の制限事項があるためです。
詳しくは、『Amazon VPC ユーザーガイド』の VPC の共有に関するセクションを参照してください。

- **AWS Systems Service Manager** を使用したファイルシステム/アプリケーションの整合性スナップショットの場合:
 - 作成した **SSM** ドキュメントは、プラグインまたは **NetBackup Snapshot Manager** の削除時に手動で削除する必要があります。
 - **ext2** ファイルシステムがある **VM** 作業負荷のスナップショットは、カーネルまたはオペレーティングシステムのバージョンに応じた一貫性があります。
 - **AWS CLI**、**AWS VSS** コンポーネントモジュールが **VM** 作業負荷にインストールされていない場合、インストールにはインターネットが必要です。
 - プレスクリプトとポストスクリプトが提供されていない場合、**Linux** アプリケーションの整合性スナップショットでは、**VM** はアプリケーションプラグインが構成されて接続状態である必要があります。

AWS プラグイン構成の前提条件

NetBackup Snapshot Manager インスタンスが **AWS** クラウドに配備されている場合は、プラグインを構成する前に次の操作を実行します。

- **AWS IAM** ロールを作成し、**NetBackup Snapshot Manager** で必要なアクセス権を割り当てます。
p.108 の「**NetBackup Snapshot Manager** の **AWS** アクセス権の構成」を参照してください。
IAM ロールの作成方法について詳しくは、**AWS Identity** および **Access Management** のドキュメントを参照してください。
- **NetBackup Snapshot Manager** インスタンスに **IAM** ロールを関連付けます。
IAM ロールを関連付ける方法について詳しくは、**AWS Identity** および **Access Management** のドキュメントを参照してください。

メモ: **CFT (CloudFormation テンプレート)** を使用して **NetBackup Snapshot Manager** を配備した場合は、**NetBackup Snapshot Manager** スタックの起動時に **IAM** ロールが自動的にインスタンスに割り当てられます。

- **DynamoDB** の場合、**netbackup_<accountId>** という名前の **S3** バケットを作成する必要があります。このバケットはスレージング場所として使用され、その中に、各バックアップ操作に必要なディレクトリ階層が作成されます。
- クロスアカウントの構成については、**AWS IAM** コンソール ([**IAM** コンソール (**IAM Console**)], [**ロール (Roles)**]) の順に選択 から、次のように **IAM** ロールを編集します。

- 新しい IAM ロールが作成され、他の AWS アカウント (ターゲットアカウント) に割り当てられます。また、そのロールに、ターゲットの AWS アカウントの資産にアクセスするために必要なアクセス権を持つポリシーを割り当てます。
- その他の AWS アカウントの IAM ロールは、ソースアカウントの IAM ロールを信頼する必要があります ([ロール (Roles)]、[信頼関係 (Trust relationships)] タブの順に選択)。
- ソースアカウントの IAM ロールには、ソースロールがその他の AWS アカウントのロール (`sts:AssumeRole`) を引き受けられるようにするインラインポリシー ([ロール (Roles)]、[アクセス権 (Permissions)] タブの順に選択) が割り当てられます。
- ソースアカウントの IAM ロールがクロスアカウントの IAM ロールを引き受けている場合の、一時的なセキュリティクレデンシャルの有効性は、少なくとも 1 時間に設定されます ([最大 CLI/API セッションの期間 (Maximum CLI/API session duration)] フィールド)。

p.124 の「[クロスアカウントの構成を作成する前に](#)」を参照してください。

- AWS クラウドの資産が AWS KMS CMK (カスタム管理キー) を使用して暗号化されている場合は、次のことを確認する必要があります。
 - NetBackup Snapshot Manager プラグインを構成するための IAM ユーザーを選択する場合は、IAM ユーザーが CMK のキーユーザーとして追加されていることを確認します。
 - ソースアカウントの構成については、NetBackup Snapshot Manager インスタンスに関連付けられている IAM ロールが CMK のキーユーザーとして追加されていることを確認します。
 - クロスアカウントの構成については、その他の AWS アカウント (クロスアカウント) に関連付けられている IAM ロールが CMK のキーユーザーとして追加されていることを確認します。

これらの IAM ロールとユーザーを CMK キーユーザーとして追加すると、これらのユーザーは、資産の暗号化操作に直接 AWS KMS CMK キーを使用できます。詳しくは、[AWS のドキュメント](#)を参照してください。

- NetBackup Snapshot Manager インスタンスでインスタンスメタデータサービス (IMDsv2) が有効になっている場合、VM の `HttpPutResponseHopLimit` パラメータが 2 に設定されていることを確認します。

`HttpPutResponseHopLimit` パラメータの値が 2 に設定されていない場合、AWS はマシンに作成された NetBackup Snapshot Manager コンテナからメタデータをフェッチする呼び出しに失敗します。

IMDsv2 サービスについて詳しくは、『[IMDSv2 の使用](#)』を参照してください。

AWS Systems Service Manager を使用したアプリケーションの整合性スナップショットの前提条件

VM の作業負荷の AWS SSM (Systems Service Manager) を使用してファイルシステムまたはアプリケーションの整合性スナップショットを作成する前に、次の操作を実行していることを確認します。

- VM の作業負荷に SSM エージェントをインストールし、AWS SSM エージェントサービスをアクティブにする必要があります。
詳しくは、「[SSM Agent の手動インストール](#)」を参照してください。
- VM 作業負荷に関連付けられている IAM ロールは、次の権限を持つポリシーと AmazonSSMManagedInstanceCore ポリシーで更新する必要があります。

```
{
    "Sid": "providerManagedConsistency",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:CreateSnapshots",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateSnapshot"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
}
```

p.109 の「[NetBackup Snapshot Manager に必要な AWS アクセス権](#)」を参照してください。

■ Windows の場合

- 4.1.144 以上の AWSPowerShell バージョン ([AWS PowerShell](#))
- 2.0.0 以上のバージョンの AWS VSS コンポーネント ([VSS パッケージのインストール](#))

メモ: 上記のモジュールがインストールされていない場合、NetBackup Snapshot Manager は、VM の作業負荷がインターネットにアクセスできればそれらをインストールします。

Linux の場合

AWS CLI の最新版をインストールまたは更新します。
[AWS CLI の最新版のインストールまたは更新](#)

Windows の場合

デフォルトではアプリケーションの整合性スナップショットが作成されます。

Linux の場合

ファイルシステムの整合性スナップショットが作成されます。

アプリケーションの整合性スナップショットを作成する必要がある場合は、次の手順を実行します。

- ディレクトリ (/etc/veritas) が **Linux VM** の作業負荷に存在する必要があります (存在しない場合は作成します)。
- /etc/veritas ディレクトリ内に `provider_managed_consistency.conf` ファイルを次のように作成します。

```
# cat
/etc/veritas/provider_managed_consistency.conf
```

```
PRE_SCRIPT_LOCATION =
"/preScript.sh"
PRE_SCRIPT_PARAMS = ""
POST_SCRIPT_LOCATION =
"/postScript.sh"
POST_SCRIPT_PARAMS = ""
```

- プリ스크립トとポストスクリプトを作成し、その絶対パスを `provider_managed_consistency.conf` ファイルに追加する必要があります。
プリスク립トは、ネイティブアプリケーション **API** を呼び出し、**IO** を静止し、メモリ内のコンテンツをディスクにフラッシュします。これらの処理によって、スナップショットがアプリケーション整合であることを確認できます。
ポストスクリプトはネイティブアプリケーション **API** を使用して **IO** を解凍します。これは、**VM** スナップショット後にアプリケーションが通常の操作を再開することを可能にします。
- プリスク립トパラメータを `PRE_SCRIPT_PARAMS` に渡し、ポストスクリプトパラメータを `POST_SCRIPT_PARAMS` キーに渡す必要があります。
- ファイルの権限を次のように変更します。

```
chmod 700 /preScript.sh
/postScript.sh
```

上記の前提条件が満たされている場合、デフォルト NetBackup Snapshot Manager では VM の作業負荷のファイルシステムまたはアプリケーション整合のスナップショットが作成されます。AWS クラウドプロバイダプラグインが構成されている場合、指定した AWS アカウントと領域に Veritas-Consistent-Snapshot という名前の新しい SSM ドキュメントが作成されます。この SSM ドキュメントは、NetBackup Snapshot Manager が管理し、ユーザーが変更することはできません。

ログは、次の該当する場所にあります。

- Snapshot Manager: /cloudpoint/logs/flexsnap.log
- ホスト VM: Amazon SSM ログを確認します (SSM エージェントログの表示)

NetBackup Snapshot Manager の AWS アクセス権の構成

AWS (アマゾンウェブサービス) 資産を保護するには、最初に NetBackup Snapshot Manager がそれらにアクセスする必要があります。AWS 資産に対する作業を行う各 NetBackup Snapshot Manager ユーザーにアクセス権ポリシーを関連付ける必要があります。

ユーザーアカウントまたはロールに、NetBackup Snapshot Manager に必要な最小限のアクセス権が割り当てられていることを確認します。

p.109 の「[NetBackup Snapshot Manager に必要な AWS アクセス権](#)」を参照してください。

アマゾンウェブサービスのアクセス権を構成するには

- 1 IAM (Identity and Access Management) から、AWS ユーザーアカウントを作成または編集します。
- 2 次のいずれかを実行します。
 - 新しい AWS ユーザーアカウントを作成するには、次の手順を実行します。
 - IAM で[ユーザー (Users)]ペインを選択し、[ユーザーの追加 (Add user)]をクリックします。
 - [ユーザー名 (User name)]フィールドに、新しいユーザーの名前を入力します。
 - [アクセス (Access)]タイプを選択します。この値は、AWS がアクセス権ポリシーにアクセスする方法を決定します。(この例では、プログラムによるアクセスを使用しています)。
 - [次へ: アクセス権 (Next: Permissions)]を選択します。
 - [username の権限を設定 (Set permissions for username)]画面で、[既存のポリシーを直接接続 (Attach existing policies directly)]を選択します。
 - 以前に作成されたアクセス権ポリシー (以下を参照) を選択して、[次へ: レビュー (Next: Review)]を選択します。

- [アクセス権の概略 (Permissions summary)] ページで、[ユーザーの作成 (Create user)] を選択します。
 - 新しく作成されたユーザーのアクセスキーとシークレットキーを取得します。
 - AWS ユーザーアカウントを編集するには、次の手順を実行します。
 - [アクセス権の追加 (Add permissions)] を選択します。
 - [権限の付与 (Grant permissions)] 画面で、[既存のポリシーを直接接続 (Attach existing policies directly)] を選択します。
 - 以前に作成されたアクセス権ポリシー (以下を参照) を選択して、[次へ: レビュー (Next: Review)] を選択します。
 - [アクセス権の概略 (Permissions summary)] 画面で、[権限の追加 (Add permissions)] を選択します。
- 3 作成または編集したユーザー用の AWS プラグインを構成するには、プラグインの構成に関する注意事項を参照してください。

p.99 の「AWS プラグインの構成に関する注意事項」を参照してください。

NetBackup Snapshot Manager に必要な AWS アクセス権

AWS プラグインの構成と資産の検出、スナップショットの管理などの機能を NetBackup Snapshot Manager に追加できる IAM ロール定義 (JSON 形式) を次に示します。

表 5-3 NetBackup Snapshot Manager の機能と AWS クラウドプロバイダの権限

機能	タスク/操作	必要な権限:
VM ベース		

機能	タスク/操作	必要な権限:
KMS (暗号化および復号)	さまざまな操作中に KMS キーを一覧表示します。	kms:ListKeys
	NetBackup Snapshot Manager によって提供される KMS 機能。	kms:Encrypt kms:Decrypt kms:GenerateDataKey kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext kms>CreateGrant
	暗号化されたスナップショットのレプリケーションに AWS で内部的に必要です。	kms:ReEncryptTo kms:ReEncryptFrom
	特定の KMS キーの情報を取得します。	kms:DescribeKey
	さまざまな操作中に KMS キーエイリアスを一覧表示します。	kms:ListAliases

機能	タスク/操作	必要な権限:
RDS リソースの 保護	RDS データベーススナップショットを一覧表示します (検出)。	<code>rds:DescribeDBSnapshots</code>
	RDS データベースクラスタを一覧表示します (検出)。	<code>rds:DescribeDBClusters</code>
	RDS データベースクラスタスナップショットを一覧表示します (検出)。	<code>rds:DescribeDBClusterSnapshots</code>
	RDS データベーススナップショットを削除します (スナップショットの失効)。	<code>rds:DeleteDBSnapshot</code>
	RDS データベーススナップショットを作成します。	<code>rds:CreateDBSnapshot</code>
	RDS データベースクラスタスナップショットを作成します。	<code>rds:CreateDBClusterSnapshot</code>
	クロスアカウントレプリケーションのために、RDS データベーススナップショットを別のアカウントと共有または共有解除します。	<code>rds:ModifyDBSnapshotAttribute</code>
	RDS データベースサブネットグループを一覧表示します (検出)。	<code>rds:DescribeDBSubnetGroups</code>
	RDS データベースインスタンスを一覧表示します (検出)。	<code>rds:DescribeDBInstances</code>
	レプリケーションに使用するために、リージョン間で RDS データベーススナップショットをコピーします。	<code>rds:CopyDBSnapshot</code>
	レプリケーションに使用するために、リージョン間で RDS データベースクラスタスナップショットをコピーします。	<code>rds:CopyDBClusterSnapshot</code>
	属性を読み取るために、クロスアカウントスナップショットのリストアまたはレプリケート操作中に暗黙的に必要です。	<code>rds:DescribeDBSnapshotAttributes</code>
	RDS データベースクラスタスナップショットを削除します (スナップショットの失効)。	<code>rds:DeleteDBClusterSnapshot</code>
	RDS リソースのタグを一覧表示します。	<code>rds:ListTagsForResource</code>

機能	タスク/操作	必要な権限:
	スナップショット、レプリケーション、リ ストア中に、RDS リソースのタグを追 加します。	<code>rds:AddTagsToResource</code>

機能	タスク/操作	必要な権限:
RDS リソースのリカバリ	RDS データベースインスタンスの設定を変更します。 リストア中にセキュリティグループを変更します。	<code>rds:ModifyDBInstance</code>
	クロスアカウントレプリケーションのために、 RDS データベースクラスタスナップショット を別のアカウントと共有または共有解除します。	<code>rds:ModifyDBClusterSnapshotAttribute</code>
	スナップショットから RDS データベースインスタンス を作成します (スナップショットのリストア)。	<code>rds:RestoreDBInstanceFromDBSnapshot</code>
	RDS データベースクラスタ の設定を変更します。	<code>rds:ModifyDBCluster</code>
	スナップショットから RDS データベースクラスタ を作成します (スナップショットのリストア)。	<code>rds:RestoreDBClusterFromSnapshot</code>
	RDS クラスタ のリストア中に RDS データベースインスタンス を作成します。	<code>rds:CreateDBInstance</code>
	RDS データベースクラスタ をリストアするために AWS で内部的に必要です。	<code>rds:RestoreDBClusterToPointInTime</code>
	RDS データベースセキュリティグループ を作成するには、デフォルトのセキュリティグループを使用して RDS をリストアします。	<code>rds:CreateDBSecurityGroup</code>
	RDS データベースクラスタ を作成します。	<code>rds:CreateDBCluster</code>
	RDS データベースインスタンス をリストアするために AWS で内部的に必要です。	<code>rds:RestoreDBInstanceToPointInTime</code>
	RDS クラスタスナップショット のリストア時にパラメータグループに関する情報を取得します。	<code>rds:DescribeDBClusterParameterGroups</code>

機能	タスク/操作	必要な権限:
EC2 リソースの バックアップ	API 要求の作成に使用されているユーザーまたは役割に関する情報を取得します (これを使用して CSP を構成します)。	sts:GetCallerIdentity
	これは、クロスアカウントプロバイダの構成を、クロスアカウントの役割に必要なその他の前提条件と共に構成するために、ソースアカウントの役割で必要です。	sts:AssumeRole
	EBS ボリュームスナップショットを作成します。	ec2:CreateSnapshot
	EC2 インスタンススナップショットを作成します (接続されているすべてのディスクのスナップショット)。	ec2:CreateSnapshots
	EC2 インスタンスを一覧表示します (検出)。	ec2:DescribeInstances
	指定した EC2 インスタンスの状態を取得します。	ec2:DescribeInstanceStatus
	クロスアカウントレプリケーションのために、EBS スナップショットを別のアカウントと共有または共有解除します。	ec2:ModifySnapshotAttribute
	1 つのリージョンから別のリージョンに EBS スナップショットをレプリケートします。 EC2 インスタンスのスナップショットをディスク別にレプリケートします。	ec2:CopySnapshot
	EBS スナップショットを一覧表示します (検出)。	ec2:DescribeSnapshots
	指定した EBS ボリュームの状態を取得します。	ec2:DescribeVolumeStatus
	EBS ボリュームを一覧表示します (検出)。	ec2:DescribeVolumes
	EC2 インスタンススナップショットのリストア時に使用され、AMI が中間で登録され、EC2 インスタンスが起動されます。	ec2:RegisterImage

機能	タスク/操作	必要な権限:
	さまざまな操作中に指定した EBS ボリュームの特定の属性を取得します。	<code>ec2:DescribeVolumeAttribute</code>
	サブネットを一覧表示します (検出)。	<code>ec2:DescribeSubnets</code>
	VPC を一覧表示します (検出)。	<code>ec2:DescribeVpcs</code>
	EC2 インスタンスのリストア時に登録した中間 AMI を登録解除します	<code>ec2:DeregisterImage</code>
	EBS スナップショットを削除します (スナップショットの失効/スナップショットの作成エラー時のクリーンアップ)。	<code>ec2:DeleteSnapshot</code>
	指定した EC2 インスタンスの特定の属性を取得します。	<code>ec2:DescribeInstanceAttribute</code>
	リージョンを一覧表示します。	<code>ec2:DescribeRegions</code>
	可用性ゾーンを一覧表示します (検出)。	<code>ec2:DescribeAvailabilityZones</code>
	クロスアカウントレプリケーション中に変更された、指定したスナップショットの権限設定をリセットします。	
	クロスアカウントレプリケーション中に変更された、指定したスナップショットの権限設定をリセットします。	<code>ec2:ResetSnapshotAttribute</code>
	専用ホストを一覧表示します (検出)。	<code>ec2:DescribeHosts</code>
	AMI (NetBackup Snapshot Manager によって作成された EC2 インスタンススナップショット)を一覧表示します (検出)	<code>ec2:DescribeImages</code>
	セキュリティグループを一覧表示します (検出)。	<code>ec2:DescribeSecurityGroups</code>
	EC2 インスタンスのネットワークインターフェースを一覧表示します。 EC2 インスタンスの検出に必要です。	<code>ec2:DescribeNetworkInterfaces</code>

機能	タスク/操作	必要な権限:
EC2 リソースのリカバリ	EC2 インスタンスを作成します (ホストスナップショットのリストア)。	ec2:RunInstances
	特定のインスタンスに指定されたネットワークインターフェースを接続するために AWS によって内部的に使用されます。ホストスナップショットのリストアに必要です。	ec2:AttachNetworkInterface
	ロールバックリストア時に EC2 インスタンスから EBS ボリュームを切断します。また、GRT ワークフロー中に、最初に接続された中間ボリュームは後で切断されます。	ec2:DetachVolume
	ロールバックリストアの場合に、新しい EBS ボリュームを EC2 インスタンスに接続します。また、EC2 インスタンスへのボリュームスナップショットのリストア時に、新たに作成されたディスクは、指定されたインスタンスに接続されます。	ec2:AttachVolume
	EC2 リソースのタグを削除します。 NetBackup Snapshot Manager の一部の内部タグは、後で削除する必要があるさまざまな操作中に作成されます。	ec2:DeleteTags
	EC2 リソースのタグを作成します。作成またはリストアされたリソースに、NetBackup Snapshot Manager メタデータタグとソースリソースタグを使用してタグ付けするために必要です。	ec2:CreateTags
	指定されたインスタンスの電源をオンにします。リストア後にインスタンスを開始または停止するオプションが指定されているリストアフロー中に必要です。	ec2:StartInstances
	指定されたインスタンスの電源をオフにします。リストア後にインスタンスを開始または停止するオプションが指定されているリストアフロー中に必要です。	ec2:StopInstances

機能	タスク/操作	必要な権限:
	リストア操作が失敗した場合に EC2 インスタンスを削除します。また、バックアップコピーからのリストア中に作成された中間 EC2 インスタンスを削除する場合にも必要です。	<code>ec2:TerminateInstances</code>
	EBS ボリュームをスナップショットから作成します。ボリュームスナップショットのリストアおよびインスタンススナップショットロールバックのリストア時に使用されます。	<code>ec2:CreateVolume</code>
	リストア操作が失敗した場合に EBS ボリュームを削除します。ロールバックリストアが正常に行われる場合は、切断されたボリュームを削除します。 GRT 操作中に作成された中間ボリュームを削除します。バックアップコピーからのリストア中に作成された中間 EC2 インスタンスと一緒にボリュームを削除します。	<code>ec2:DeleteVolume</code>
	リストアされたインスタンスに関連付けられている IAM ロールの IAM インスタンスプロファイルの関連付けの状態を取得します。	<code>ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations</code>
	IAM ロールをリストアされた EC2 インスタンスに接続します。	<code>ec2:AssociateIamInstanceProfile</code>
	リストア時に EC2 インスタンスまたはネットワークインターフェースにエラスティック IP を関連付けます。	<code>ec2:AssociateAddress</code>
	リストアされた EC2 インスタンスと関連付けるためにユーザーが指定したキーペアを検証するための SSH キーペアを一覧表示します。	<code>ec2:DescribeKeyPairs</code>
	EC2 インスタンスのリストアのために選択したサブネットに関連付けられている可用性ゾーンが、インスタンスタイプをサポートしているかどうかを確認します。	<code>ec2:DescribeInstanceTypeOfferings</code>
		<code>ec2:GetEbsEncryptionByDefault</code>

機能	タスク/操作	必要な権限:
	現在のリージョンのアカウントに対して EBS 暗号化がデフォルトで有効になっているかどうかを確認するために、AWS によって内部的に使用されます。	
スナップショットからのバックアップ	バックアップ対象のスナップショットのブロックを一覧表示します。	<code>ebs:ListSnapshotBlocks</code>
	特定のスナップショットブロックのデータを取得するには、スナップショットブロックを読み込みます。	<code>ebs:GetSnapshotBlock</code>
	同じ EBS ボリュームの 2 つのスナップショット間で変更されたブロックを一覧表示します。	<code>ebs:ListChangedBlocks</code>
バックアップコピーからのリストア	すべてのブロックを書き込んだ後にスナップショットを完了としてマークするには、リストア後にスナップショットを閉じます。	<code>ebs:CompleteSnapshot</code>
	バックアップからのリストア時に、新しく作成されたスナップショットにブロックを書き込みます。	<code>ebs:PutSnapshotBlock</code>
	バックアップコピーからのリストア用のブロック書き込みに使用する空のスナップショットを作成します。	<code>ebs:StartSnapshot</code>
ID の管理と認証	CSP で構成されている AWS アカウントのエイリアスを取得します。これは、インテリジェントグループを含むさまざまなコンテキストで利用可能な AWS アカウントの表示名に使用されます。	<code>iam:ListAccountAliases</code>
	一連の操作に対して IAM ポリシーと権限をシミュレートします。CSP 構成で使用されているユーザーまたは役割に必要な権限があるかどうかを確認するために使用します。	<code>iam:SimulatePrincipalPolicy</code>

機能	タスク/操作	必要な権限:
PaaS 作業負荷の保護 (DynamoDB)	検出中に使用される DynamoDB テーブルを一覧表示します。	<code>dynamodb:ListTables</code>
	バックアップ中に特定の DynamoDB テーブルの情報を取得します。	<code>dynamodb:DescribeTable</code>
	リストア時にテーブルを作成します。	<code>dynamodb:CreateTable</code>
	dynamodb テーブルのリストア中にバッチ書き込みを実行します。	<code>dynamodb:BatchWriteItem</code>
	バックアップ中に、 dynamodb テーブルの連続バックアップを一覧表示します。	<code>dynamodb:DescribeContinuousBackups</code>
	バックアップ中に s3 へのバックアップを続行する dynamodb テーブルの指定した時点へのリストアを実行します。	<code>dynamodb:ExportTableToPointInTime</code>
	dynamodb テーブルの s3 への連続バックアップのエクスポートの状態を確認します。	<code>dynamodb:DescribeExport</code>
	リストア中にエラーが発生した場合にテーブルを削除します。	<code>dynamodb>DeleteTable</code>
	dynamodb テーブルのメタデータを更新します。	<code>dynamodb:UpdateTable</code>
	まだ設定されていない場合は、テーブルの連続バックアップを設定します。	<code>dynamodb:UpdateContinuousBackups</code>

機能	タスク/操作	必要な権限:
PaaS 作業負荷の保護 (Redshift)	Redshift クラスタのデータベースを一覧表示します。データベース名とそのメタデータに関する情報を取得します。この権限はクラスタレベルの権限です。	<code>redshift:ListDatabases</code>
	IAM を使用して Redshift クラスタデータベースに接続します。	<code>redshift:GetClusterCredentialsWithIAM</code>
	Redshift クラスタデータベースで問い合わせを実行します。	<code>redshift-data:ExecuteStatement</code>
	redshift API エンドポイントとは別のエンドポイントである redshift-data API を介して Redshift クラスタのデータベースを一覧表示します。この権限は、サーバーなしで Redshift を実行する場合に必要です。	<code>redshift-data:ListDatabases</code>
	Redshift クラスタデータベースで実行された SQL ステートメントの一時的にキャッシュされた結果をフェッチします。	<code>redshift-data:GetStatementResult</code>
	Redshift クラスタのプロパティを取得します。	<code>redshift:DescribeClusters</code>
	NetBackup ジョブのキャンセル中に使用した Redshift クラスタデータベースで実行された問い合わせを取り消します。	<code>redshift-data:CancelStatement</code>
	Redshift クラスタデータベースに接続します。	<code>redshift:GetClusterCredentials</code>
	Amazon Redshift Data API で問い合わせが実行される場合に、特定のインスタンスに関する詳細を取得するために必要です。	<code>redshift-data:DescribeStatement</code>

機能	タスク/操作	必要な権限:
PaaS 作業負荷の保護 (S3)	DynamoDB および Redshift のバックアップまたはリストア時に必要な s3 バケットを作成します。	s3:CreateBucket
	DynamoDB および Redshift のバックアップまたはリストア時に使用されたバケットがすでに存在するかどうかを確認します。	s3:ListBucket
	DynamoDB および Redshift のバックアップ中にバケットに格納された s3 オブジェクト (ファイル) の ACL を取得します。	s3:GetObjectAcl
	DynamoDB および Redshift のバックアップ中にバケットに格納された s3 オブジェクト (ファイル) のコンテンツを取得します。	s3:GetObject
	DynamoDB および Redshift のバックアップまたはリストア時に必要な s3 バケットからオブジェクトを削除します。	s3:DeleteObject
	DynamoDB および Redshift のリストア時に必要な s3 バケットにデータをアップロードします。	s3:PutObject
オブジェクトロック S3 のリストア		s3:PutObjectRetention

機能	タスク/操作	必要な権限:
プロバイダ管理の整合性スナップショット	SSM で構成されたインスタンスにコマンドを送信するために、 SSM ドキュメントを実行してスナップショットを取得します。	<code>ssm:SendCommand</code>
	SSM ドキュメントの詳細を取得し、アプリケーションの整合性スナップショットを作成するために NetBackup Snapshot Manager によって作成されたドキュメントの存在を確認します。	<code>ssm:DescribeDocument</code>
	SSM で構成されたオンラインのインスタンスのリストを取得します。この情報は、インスタンスのプラットフォームのフェッチにも使用されます。	<code>ssm:DescribeInstanceInformation</code>
	NetBackup Snapshot Manager によって作成された SSM ドキュメントのデフォルトバージョンを更新します。	<code>ssm:UpdateDocumentDefaultVersion</code>
	アップグレードの場合に、 SSM ドキュメントの内容を最新のものに更新します。	<code>ssm:UpdateDocument</code>
	アプリケーションの整合性スナップショットを作成するために使用する SSM ドキュメントを作成します。	<code>ssm:CreateDocument</code>
	コマンドの状態と出力 (つまりドキュメントの実行) と、スナップショットの応答を取得します。	<code>ssm:GetCommandInvocation</code>

プロバイダ管理の整合性スナップショット

役割/ポリシー: `AmazonSSMManagedInstanceCore`

作業負荷 VM の権限	SSM ドキュメントが実行されている作業負荷 VM の整合性スナップショットを作成します。	<code>ec2:CreateSnapshots</code>
	SSM ドキュメントで作成したスナップショットのタグを作成します。	<code>ec2:CreateTags</code>
	ディスク別に VM ディスクのスナップショットを作成します。	<code>ec2:CreateSnapshot</code>

機能	タスク/操作	必要な権限:
Kubernetes クラスタベース		
役割/ポリシー: AmazonEKSClusterPolicy、AmazonEKSWorkerNodePolicy、AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly、AmazonEKS_CNI_Policy、AmazonEKSServicePolicy		
EKS	スケーリング構成に関する Kubernetes クラスタのノードグループの詳細を取得します。	eks:DescribeNodegroup
	クラスタで行われたスケーリングの状態を取得します。	eks:DescribeUpdate
	Kubernetes クラスタをスケーリングするには、ノードグループのサイズを更新します。	eks:UpdateNodegroupConfig
	Kubernetes クラスタを一覧表示するには、クラスタを検出します。	eks:ListClusters
	指定した Kubernetes クラスタの情報を取得するには、クラスタ属性を検出します。	eks:DescribeCluster
マーケットプレイス配備		
高可用性	EKS およびマーケットプレイスの配備に必要です。	autoscaling:UpdateAutoScalingGroup
		autoscaling:AttachInstances
	マーケットプレイスを通じて DR を実行します。	autoscaling:DescribeScalingActivities
		autoscaling:TerminateInstanceInAutoScalingGroup
	DR 中に通知を送信します。	sns:Publish
		sns:GetTopicAttributes
配備	指定したアウトバウンド (エグレス) ルールを、リストア時にセキュリティグループに追加します。	ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress
	指定したインバウンド (イングレス) ルールを、リストア時にセキュリティグループに追加します。	ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress

クロスアカウントの構成を作成する前に

NetBackup Snapshot Manager のクロスアカウントの構成では、構成を作成する前に次の追加タスクを実行する必要があります。

- 他の AWS アカウント (ターゲットアカウント) への新しい IAM ロールの作成
- IAM ロール用の新しいポリシーの作成と、そのロールに、ターゲットの AWS アカウントの資産にアクセスするために必要なアクセス権を持つポリシーが割り当てられていることの確認
- ソースとターゲットの AWS アカウント間での信頼関係の確立
- ソース AWS アカウントで、ソース AWS アカウントの IAM ロールがターゲット AWS アカウントの IAM ロールを引き受けることができるポリシーの作成
- ターゲットの AWS アカウントで、最大 CLI/API セッション期間を 1 時間以上に設定


次の手順を実行します。

- 1 AWS 管理コンソールを使用して、NetBackup Snapshot Manager で保護する資産が含まれる追加の AWS アカウント (ターゲットアカウント) に、IAM ロールを作成します。

IAM ロールを作成するときに、別の AWS アカウントとしてロールタイプを選択します。

- 2 前の手順で作成した IAM ロールのポリシーを定義します。

IAM ロールがターゲットの AWS アカウントのすべての資産 (EC2、RDS など) にアクセスするために必要なアクセス権を、ポリシーが持っていることを確認します。




The screenshot displays the AWS IAM console interface for a specific policy. At the top, the breadcrumb navigation shows 'Policies > cp-gun-test-policy'. The main heading is 'Summary', with a 'Delete policy' button in the top right corner. Below the heading, the 'Policy ARN' is listed as 'arn:aws:iam::123456789012:role/cp-gun-test-policy' and the 'Description' is 'To test EC2 permission template required for CP'. There are four tabs: 'Permissions', 'Policy usage', 'Policy versions', and 'Access Advisor', with 'Permissions' being the active tab. Under the 'Permissions' tab, there are buttons for 'Policy summary', 'JSON', and 'Edit policy'. A search filter is present above a table. The table has four columns: 'Service', 'Access level', 'Resource', and 'Request condition'. It lists three permissions: 'Allow (3 of 146 services) Show remaining 143', 'EC2' with 'Limited: List, Read, Write' access on 'Multiple' resources, 'RDS' with 'Limited: List, Read, Write' access on 'All resources', and 'STS' with 'Limited: Read' access on 'All resources'. All request conditions are listed as 'None'.

Service	Access level	Resource	Request condition
Allow (3 of 146 services) Show remaining 143			
EC2	Limited: List, Read, Write	Multiple	None
RDS	Limited: List, Read, Write	All resources	None
STS	Limited: Read	All resources	None

3 ソースとターゲットの AWS アカウント間で信頼関係を設定します。


ターゲットの AWS アカウントで、信頼関係を編集し、ソースアカウント番号とソースアカウントのロールを指定します。



この処理によって、ソースアカウントの IAM ロールに関連付けられているクレデンシャルを使用して、ソースの AWS アカウントでホストされている NetBackup Snapshot Manager インスタンスのみがターゲットロールを引き受けられます。他のエンティティはこのロールを引き受けることはできません。

4 ソース AWS アカウントにターゲットロールへのアクセス権を付与します。

ソース AWS アカウントの[概略 (Summary)]ページで、インラインポリシーを作成し、ソースの AWS アカウントがターゲットロール (sts:AssumeRole) を引き受けられるようにします。



5 ターゲットアカウントの[概略 (Summary)]ページで、[最大 CLI/API セッションの期間 (Maximum CLI/API session duration)]フィールドを編集して、期間を 1 時間以上に設定します。

この設定によって、ソースアカウントの IAM ロールが、ターゲットアカウントの IAM ロールが有効であるとみなすときに取得する一時的なセキュリティクレデンシャルの期間が決まります。

Google Cloud Platform プラグインの構成に関する注意事項

Google Cloud Platform プラグインを使用すると、Google Cloud が存在するすべてのリージョンのディスクおよびホストベースのスナップショットを作成、削除、リストアできます。

Google Cloud Platform プラグインの構成に関する前提条件

- Google Cloud Platform プラグインを構成する前に、Google Cloud コンソールの [APIs & Services] で次の API を有効にします。
 - Cloud Resource Manager API
 - Compute Engine API

- Cloud KMS (Key Management Service) API
- Google OAuth2 API
- Kubernetes クラスタ拡張機能の構成時に提供されるノードプールには、同じリージョンのすべてのノードが必要です。つまり、ノードプールは単一ゾーンである必要があります。
- NetBackup Snapshot Manager ホストとノードプールのリージョンは同じである必要があります。
- スナップショットからバックアップする使用例では、NetBackup Snapshot Manager はクラウドにのみインストールする必要があります。NetBackup Snapshot Manager がインストールされているリージョンにプロバイダを構成する必要があります。NetBackup Snapshot Manager が us-west1-b ゾーンにインストールされている場合は、us-west1-b リージョンのプロバイダを構成する必要があります。
- NetBackup Snapshot Manager を手動インストールする (Marketplace 以外) 場合、LVM の LV の自動アクティブ化を無効にします。これは、`auto_activation_volume_list` パラメータを空のリストまたは自動アクティブ化する必要がある特定のボリュームグループ名のリストに設定して実現できます。`auto_activation_volume_list` パラメータは `lvm.conf` 設定ファイルで設定できます。

Google Cloud Platform プラグインの構成パラメータ

Google Cloud Platform プラグインを構成するには、次のパラメータが必要です。

表 5-4 Google Cloud Platform プラグインの構成パラメータ

NetBackup Snapshot Manager の構成パラメータ	Google の同等の用語と説明
プロジェクト ID (Project ID)	リソースの管理元であるプロジェクトの ID。 <code>project_id</code> として JSON ファイルに記載されています。
クライアントの電子メール (Client Email)	クライアント ID の電子メールアドレス。 <code>client_email</code> として JSON ファイルに記載されています。
秘密鍵 (Private Key)	秘密鍵。JSON ファイルには <code>private_key</code> として記載されています。 メモ: このキーは引用符なしで入力する必要があります (一重引用符も二重引用符も利用不可)。 鍵の先頭または末尾にスペースや改行文字を入力しないでください。
リージョン (Region)	プラグインが動作するリージョンのリスト。

NetBackup Snapshot Manager は、次の GCP リージョンをサポートします。

表 5-5 NetBackup Snapshot Manager でサポートされる GCP リージョン

GCP リージョン
<ul style="list-style-type: none"> asia-east1 asia-east2 asia-northeast1 asia-northeast2 asia-south1 asia-southeast1
<ul style="list-style-type: none"> australia-southeast1
<ul style="list-style-type: none"> europa-north1 europa-west1 europa-west2 europa-west3 europa-west4 europa-west6
<ul style="list-style-type: none"> northamerica-northeast1 southamerica-east1
<ul style="list-style-type: none"> us-central1 us-east1 us-east4 us-west1 us-west2 us-west3- Utah us-west4 Nevada us-east5 (Columbus) us-south1(Dallas)
<ul style="list-style-type: none"> asia-south australia-southeast2 europa-central2 europa-west12 (Turin) northamerica-northeast2 southamerica-west1 me-west1 (Tel Aviv) me-central1 (Doha)

メモ: マルチリージョン暗号化キーを一覧表示して使用する場合、サポート対象の GCP リージョン/ロケーションのオプションは、`global`、`us`、`europe`、`asia` です。

複数のアカウント、サブスクリプション、またはプロジェクトの構成

- 同じプラグインに対して複数の構成を作成する場合は、それらが異なるリージョンの資産を管理していることを確認します。2 つ以上のプラグイン構成で、クラウド資産の同じセットを同時に管理しないようにする必要があります。
- 複数のアカウントが 1 台の NetBackup Snapshot Manager ですべて管理されている場合、単一の NetBackup Snapshot Manager インスタンスで管理する資産の数が多くなりすぎるため、分散したほうがよい場合があります。
- アプリケーションの整合性スナップショットを実現するには、リモート VM インスタンスと NetBackup Snapshot Manager との間で、エージェントまたはエージェントレスのネットワーク接続が必要です。これには、アカウント、サブスクリプション、およびプロジェクト間のネットワークを設定する必要があります。

GCP プラグインの考慮事項および制限事項

このプラグインを構成する前に、次の点を考慮します。

- GCP プラグイン構成からリージョンを削除すると、そのリージョンから検出されたすべての資産も、NetBackup Snapshot Manager 資産データベースから削除されます。削除された資産に関連付けられているアクティブなスナップショットがある場合、それらのスナップショットに対して操作を実行できないことがあります。
このリージョンをプラグイン構成に再び追加すると、NetBackup Snapshot Manager ですべての資産が再度検出され、関連付けられているスナップショットの操作を再開できます。ただし、関連付けられたスナップショットに対してはいずれのリストア操作も実行できません。
- GCP インスタンスのアタッチメントポイントの最大値は 128 で、NetBackup Snapshot Manager ホストはそのうち 2 つを使用し、残りの 126 がバックアップ/リストアジョブ用になります。つまり NetBackup Snapshot Manager は、126 のアタッチメントポイントが利用可能な間は、いつでもインスタンスをバックアップまたはリストアできます。アタッチメントポイントが枯渇すると、バックアップジョブまたはリストアジョブは失敗するようになり、次のエラーメッセージが表示されます。
`Failed to attach disk.`
- GCP インスタンスにアタッチできるラベルの最大数は 64 で、NetBackup Snapshot Manager が 2 つ使用します。ラベルが 62 を超えるインスタンスがある場合、バックアップまたはリストアが失敗することがあります。

p.130 の「[NetBackup Snapshot Manager で必要な Google Cloud Platform アクセス権](#)」を参照してください。

p.136 の「[NetBackup Snapshot Manager の GCP サービスアカウントの構成](#)」を参照してください。

p.137 の「[プラグイン構成のための GCP サービスアカウントの準備](#)」を参照してください。

NetBackup Snapshot Manager で必要な Google Cloud Platform アクセス権

NetBackup Snapshot Manager が GCP (Google Cloud Platform) の資産にアクセスするために使用するサービスアカウントに次のアクセス権を割り当てます。

メモ: 次の表では、アスタリスク (*) が付いた権限は必須です。

表 5-6 NetBackup Snapshot Manager の機能と GCP クラウドプロバイダの権限

機能	タスク/操作	必要な権限:
VM ベース		

機能	タスク/操作	必要な権限:
VM の保護	バックアップ、リストア、インデックス付け + GRT *	指定したディスク形式をフェッチします
		指定したプロジェクトで永続的なディスクを作成します
		指定した永続ディスクを削除します
		ディスクをインスタンスに接続するときに使用します。
		既存のディスクリソースをインスタンスに接続します
		インスタンスからディスクを切断します
	スナップショット(クロスプロジェクト/リージョン) リストア *	指定したプロジェクトでスナップショットを作成します
		指定したスナップショットリソースを削除します
	リストア/バックアップ/スナップショット/インデックス付け + GRT *	ディスクのラベルを設定します
		指定したスナップショットリソースを返します
		指定したゾーン固有の操作リソースを取得します
	スナップショット、(クロスプロジェクト/クロスリージョン) リストア *	指定した永続ディスクのスナップショットを作成します
	スナップショット/バックアップ/リストア *	指定した操作のリソースを取得します
	コア、リストア *	指定したサブネットワークを返します
	クロスプロジェクト/リストア、BFS *	同じまたは異なるプロジェクトのスナップショットからディスクを作成します

機能	タスク/操作	必要な権限:
	共有 VPC の検出 *	指定したプロジェクトリソースを返します <code>compute.projects.get</code>
	スナップショット *	スナップショットのラベルを設定します <code>compute.snapshots.setLabels</code>
	プラグインの構成 *	指定した名前で識別されるプロジェクトを取得します <code>resourcemanager.projects.get</code>
		指定したリージョンのリソースを返します <code>compute.regions.get</code>
	CP 機能の計算、リストア *	指定したマシン形式を返します <code>compute.machineTypes.get</code>
		指定したプロジェクトで利用可能なマシンの種類の一覧を取得します <code>compute.machineTypes.list</code>
	検出 *	指定した永続ディスクをフェッチします <code>compute.disks.get</code>
		指定したゾーン内に含まれる永続的なディスクのリストを取得します <code>compute.disks.list</code>
		指定されたインスタンスのリソースをフェッチします <code>compute.instances.get</code>
		指定したゾーン内に含まれるインスタンスのリストを取得します <code>compute.instances.list</code>
		Google Compute Engine のスナップショットを一覧表示します <code>compute.snapshots.list</code>
		指定したプロジェクトで利用可能なサブネットワークのリストを取得します <code>compute.subnetworks.list</code>
	リストア *	指定したプロジェクトでインスタンスのリソースを作成します <code>compute.instances.create</code>
		指定されたインスタンスのリソースを削除します <code>compute.instances.delete</code>
		指定したインスタンスのメタデータを設定します <code>compute.instances.setMetadata</code>

機能	タスク/操作	必要な権限:
	インスタンスのサービスアカウントを設定します	<code>compute.instances.setServiceAccount</code>
	インスタンスのラベルを設定します	<code>compute.instances.setLabels</code>
	指定したインスタンスのネットワークタグを設定します	<code>compute.instances.setTags</code>
	Compute Engine インスタンスを起動します	<code>compute.instances.start</code>
	実行中のインスタンスを停止するために、正常にシャットダウンします	<code>compute.instances.stop</code>
	指定したネットワークを返します	<code>compute.networks.get</code>
	指定したプロジェクトで利用可能なネットワークのリストを取得します	<code>compute.networks.list</code>
	サブネットを使用してリソースを作成します	<code>compute.subnetworks.use</code>
	外部 IP を使用してリソースを作成します	<code>compute.subnetworks.useExternalIp</code>
	サービスアカウントをリソースに接続します	<code>iam.serviceAccounts.actAs</code>
	特定のネットワークの有効なファイアウォールをフェッチします	<code>compute.networks.getEffectiveFirewalls</code>
	指定したファイアウォールを返します	<code>compute.firewalls.get</code>

機能	タスク/操作		必要な権限:
CMK 暗号化ディスクのリストア	リストア	特定の CryptoKey とそのプライマリ CryptoKeyVersion のメタデータを取得します	<code>cloudkms.cryptoKeys.get</code>
		特定の CryptoKeyVersion のメタデータを取得します	<code>cloudkms.cryptoKeyVersions.get</code>
		CryptoKey を一覧表示します	<code>cloudkms.cryptoKeys.list</code>
		KeyRing を一覧表示します	<code>cloudkms.keyRings.list</code>
		暗号化されたディスクの読み取り中にデータを復号します	<code>cloudkms.cryptoKeyVersions.useToDecrypt</code>
		リストアされたディスク上のデータを暗号化します	<code>cloudkms.cryptoKeyVersions.useToEncrypt</code>
		場所に関する情報を取得します	<code>cloudkms.locations.get</code>
		このサービスのサポート対象の場所に関する情報を一覧表示します	<code>cloudkms.locations.list</code>
	クロスプロジェクトリストア	他のプロジェクトのデータを暗号化または復号します	Cloud KMS CryptoKey Encrypter/Decrypter

機能	タスク/操作	必要な権限:
SQL データベースの保護	特定のプロジェクト内のクラウド SQL インスタンスを一覧表示します	cloudsql.instances.list
	データベースのリストを取得します	cloudsql.databases.list
	データベースの詳細を取得します	cloudsql.databases.get
	バックアップ用にデータベースからデータをエクスポートします	cloudsql.instances.export
	インスタンスの詳細を取得します	cloudsql.instances.get
	バックアップされたファイルをデータベースにインポートします	cloudsql.instances.import
	インスタンスのリストを取得します	cloudsql.instances.list
	バケットを作成します	storage.buckets.create
	バケットを取得します	storage.buckets.get
	必要なサービスアカウントのバケットに対する権限を取得します	storage.buckets.getIamPolicy
	必要なサービスアカウントのバケットに対する権限を設定します	storage.buckets.setIamPolicy
	バックアップファイルをバケットに保存します	storage.objects.create
	バケットからバックアップファイルをクリーンアップします	storage.objects.delete
	バケットからバックアップファイルの詳細を取得します	storage.objects.get
	バケットからファイルのリストを取得します	storage.objects.list
Kubernetes クラスターベース		
Kubernetes 拡張機能/ 自動スケールリング	クラスターの情報を取得します	container.clusters.get
	管理対象インスタンスグループに関する詳細を取得します	compute.instanceGroupManagers.get
Kubernetes 拡張機能/ 自動スケールリング	管理対象インスタンスグループを更新します	compute.instanceGroupManagers.update

機能	タスク/操作	必要な権限:
Kubernetes 拡張機能/ 自動スケー リング	クラスタのノードプールを更新します	<code>container.clusters.update</code>
	GKE クラスタで実行した操作を管理します	<code>container.operations.get</code>

NetBackup Snapshot Manager の GCP サービスアカウントの構成

GCP (Google Cloud Platform) で資産を保護するには、これらのクラウド資産にアクセスして操作を実行できるアクセス権が NetBackup Snapshot Manager に必要です。カスタムロールを作成し、NetBackup Snapshot Manager で必要な最小限のアクセス権を付けて割り当てる必要があります。その後、NetBackup Snapshot Manager 用に作成したサービスアカウントにそのカスタムロールを関連付けます。

次の手順を実行します。

- 1 GCP でカスタム IAM ロールを作成します。ロールを作成するときに、NetBackup Snapshot Manager で必要なすべてのアクセス権を追加します。

p.130 の「[NetBackup Snapshot Manager で必要な Google Cloud Platform アクセス権](#)」を参照してください。

カスタムロールの作成と管理について詳しくは、Google のマニュアルの「[カスタムロールの作成と管理](#)」セクションを参照してください。

- 2 GCP でサービスアカウントを作成します。

サービスアカウントに次のロールを付与します。

- 前の手順で作成したカスタムの IAM ロール。これは、GCP リソースにアクセスするために NetBackup Snapshot Manager で必要なすべてのアクセス権を持つロールです。
- `iam.serviceAccountUser` ロール。これにより、サービスアカウントのコンテキストを使用して、サービスアカウントが GCP に接続できるようになります。

サービスアカウントの作成と管理について詳しくは、Google のマニュアルの「[サービスアカウントの作成と管理](#)」セクションを参照してください。

メモ: GCP で共有 VPC を使用するには、GCP プラグインの設定に使用するサービスアカウントに、追加の **Compute Network User** の役割の割り当てが必要です。

プラグイン構成のための GCP サービスアカウントの準備

NetBackup Snapshot Manager GCP プラグイン構成の準備をするには

- 1 NetBackup Snapshot Manager で必要な GCP 構成パラメータを収集します。

p.126 の「[Google Cloud Platform プラグインの構成に関する注意事項](#)」を参照してください。

次の手順を実行します。

- Google Cloud コンソールから、[IAM & 管理 (IAM & admin)]、[サービスアカウント (Service accounts)]の順に移動します。
- 割り当てられたサービスアカウントをクリックします。右側の 3 つの縦のボタンをクリックし、[キーの作成 (Create key)]を選択します。
- [JSON]を選択し、[作成 (CREATE)]をクリックします。
- ダイアログボックスでクリックしてファイルを保存します。このファイルには、Google Cloud プラグインを構成するために必要なパラメータが含まれています。次に、コンテキスト内の各パラメータを示す JSON ファイルの例を示します。
private-key は、読みやすくするために切り詰められています。

```
{
  "type": "service_account",
  "project_id": "some-product",
  "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----\n
N1lEvA18ADAN89kq4k199w08AQEFAA5C8KYw9951A9EAAo18AQCNvpuJ3oK974z4Yn
.
.
.
weT9odE4ryl81tNUYnV3q1XNX4fK55QTpd6Cnu+f7QjEw5x8+5ft05DU8ayQcNkX¥n
4pXJoDol54N52+T4qV4WkoFD5uL4NLPz5wxfly¥nNwCnfru8K8a2q1/9o0U+99==¥n
-----END PRIVATE KEY-----¥n",
  "client_email": "email@xyz-product.iam.gserviceaccount.com",

  "auth_uri": "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth",
  "token_uri": "https://accounts.google.com/o/oauth2/token",
  "auth_provider_x509_cert_url": "https://www.googleapis.com
¥
/oauth2/v1/certs",
  "client_x509_cert_url": "https://www.googleapis.com/robot/v1
¥
```

```
/metadata/x509/ email%40xyz-product.iam.gserviceaccount.com"
}
```

- 2 テキストエディタを使用して、NetBackup Snapshot Manager ユーザーインターフェースに入力できるように、`private_key`を再フォーマットします。作成したファイルを検索すると、秘密鍵の各行は `¥n` で終了します。`¥n` の各インスタンスを実際の改行で置き換える必要があります。次のいずれかを実行します。
 - UNIX 管理者の場合は、`vi` で次のコマンドを入力します。次の例で、`^` は `Ctrl` キーを示します。コマンドラインには `^M` のみ表示されることに注意してください。
`:g/¥¥n/s/^^V^M/g`
 - Windows 管理者は、ワードパッドまたは同様のエディタを使用して、`¥n` で各インスタンスを検索して手動で置換します。
- 3 NetBackup ユーザーインターフェースからプラグインを構成する場合は、再フォーマットされた秘密鍵をコピーして[秘密鍵 (Private Key)]フィールドに貼り付けます。再フォーマットされた `private_key` は次のようになります。

```
-----BEGIN PRIVATE KEY-----¥
N11EvA18ADAN89kq4k199w08AQEF5A5C8KYw9951A9EAAo18AQcnvpuJ3oK974z4
.
.
.
weT9odE4ryl81tNU¥nV3q1XNX4fK55QTpd6CNU+f7QjEw5x8+5ft05DU8ayQcNkX
4pXJoDo154N52+T4qV4WkoFD5uL4NLPz5wxfl1y¥nNWcNfru8K8a2q1/9o0U+99==
-----END PRIVATE KEY-----
```

GCP クロスプロジェクトリストア構成

メモ: NetBackup Snapshot Manager のゾーンと、拡張機能のノードプールは同じである必要があります。

クロスプロジェクトリストアの場合は、NetBackup Snapshot Manager がインストールされている地域にプロバイダを構成する必要があります。NetBackup Snapshot Manager が `us-west1-b` ゾーンにインストールされている場合は、`us-west1-b` リージョンのプロバイダを構成する必要があります。

NetBackup Snapshot Manager をインストールした最初のプロジェクトの詳細が次のような内容だとします。

- Service-account = `cp-host-service-account`
- Project-name = `cp-host-project`

2 番目のプロジェクトの詳細が次のような内容だとします。

- Service-account = other-service-account
- Project-name = other-project

GCP クロスプロジェクトリストアを使用して VM をリカバリするには

1 次の権限を使用して、other-project にクロスプロジェクトの役割を作成します。

- compute.snapshots.useReadOnly
- compute.disks.create
- Cloud KMS CryptoKey Encrypter/Decrypter

2 上の役割を other-project プロジェクトの cp-host-service-account に割り当てます。

Microsoft Azure プラグインの構成に関する注意事項

Microsoft Azure プラグインでは、仮想マシンレベルと管理対象ディスクレベルでスナップショットを作成、削除、リストアできます。

ADE (Azure ディスク暗号化) が有効な VM のサポート

NetBackup バージョン 10.3 は、Azure ディスク暗号化 VM のサポートを提供します。ADE が有効な VM は、Web UI の資産の詳細で Azure ディスク暗号化のフラグが True として表示されます。次のシナリオがサポートされます。

- ロールバックリストア
- スナップショット作成と、VM のスナップショットのみからのリストア
- スナップショットの作成時に Azure ディスク暗号化拡張機能が存在する場合、VM がスナップショットからリストアされた後は、拡張機能のみが存在します。
- サポート対象のオペレーティングシステム:
 - Linux VM の場合: サポート対象の VM とオペレーティングシステム
 - Windows の場合: サポート対象の VM とオペレーティングシステム

Azure リカバリポイントを使用したアプリケーション整合性向け

デフォルトでは、Snapshot Manager のスナップショット作成操作では、スナップショットの代わりにリカバリポイントが作成されます。スナップショットがアプリケーション整合になるように Azure リカバリポイントを使用するには、次の表を参照して Azure クラウドで VM に接続して構成します。

Windows の場合

VM に接続して構成する必要はありません。

Linux の場合

- Linux の場合: デフォルトでは、スナップショットは **Azure** でファイルシステム整合性を持ちます。
- Linux 上の **Oracle** の場合:
 - VM が接続状態である必要があります。
 - または
 - アプリケーションの整合性を保つための事前スクリプトまたはポストスクリプトは、「[Azure Linux VM のアプリケーション整合性バックアップ](#)」の説明に記載されているとおりに Linux VM 用に構成する必要があります。

メモ: スナップショットを作成およびリストアしている間に、**Azure** で作成されるスナップショットの代わりにリストアポイントが作成されます。

スナップショットの作成

- **Snapshot Manager** では、VM に対して最初のスナップショットが作成されると、VM リストアポイントを使用してリストアポイントコレクションが作成されます。
- 各 VM リストアポイントには、VM スナップショット操作でスナップショットが作成されたすべてのディスクのディスクリストアポイントが含まれます。
- VM で取得された各スナップショットは、最初のスナップショットが取得されたときに作成されたリストアポイントコレクションの **Azure** に保存されます。
- 後続のリストアポイントは増分バックアップです。

スナップショットのリストア

- **Snapshot Manager** バージョン 10.2 より前のバージョンで取得したスナップショットの場合、スナップショットは **Azure** のスナップショットからリストアされます。
- **Snapshot Manager** バージョン 10.2 で取得したスナップショットの場合、スナップショットはリストアポイントからリストアされます。

次の点に注意してください。

- リストアポイントを見つけます。
次のように、**NetBackup** で、作成されたスナップショットのジョブの詳細でスナップショット ID を取得します。

```
Snapshot ID: azure-snapvmrp-<subscription name>+<RG name>+<restore point collection name>+<restore point>
```

リストアポイントを見つけるには、**Azure** ポータルで[Subscription]、[Resource Group (RG)]、[Restore Point Collection (RPC)]、[Restore Point]の順に選択します。

- ログを見つけます。

- Snapshot Manager: /cloudpoint/flexsnap.log
- ホスト VM:
 - Linux:

/var/log/azure/Microsoft.Azure.RecoveryServices.VMSnapshotLinux/extension.log
 - Windows の場合:

C:\WindowsAzure\Logs\Plugins\Microsoft.Azure.RecoveryServices.VMSnapshot\<version>

前提条件

Azure プラグインを構成する前に、次の準備手順を完了します。

- (ユーザーがアプリケーションサービスプリンシパルルートを通行する場合のみ適用)
Azure プラグインの AAD (Azure Active Directory) アプリケーションを作成するには、Microsoft Azure ポータルを使用します。
- リソースにアクセスするために必要な権限を役割に割り当てます。
NetBackup Snapshot Manager で必要とされる Azure プラグインの権限について詳しくは、「p.145 の「[Microsoft Azure でのアクセス権の設定](#)」を参照してください。」を参照してください
Azure では、次のいずれかの方法でリソースに権限を割り当てることができます。
 - サービスプリンシパル: この権限は、ユーザー、グループ、またはアプリケーションに割り当てることができます。
 - マネージド ID: マネージド ID により、Azure Active Directory (Azure AD) 認証をサポートするリソースに接続するときに使用される、Azure Active Directory で自動的に管理される ID がアプリケーションに提供されます。マネージド ID には次の 2 種類があります。
 - システム割り当て
 - ユーザー割り当て

詳しくは、[Azure のマニュアル](#)にある手順に従ってください。

表 5-7 Microsoft Azure プラグインの構成パラメータ

NetBackup Snapshot Manager の構成パラメータ	Microsoft 製品の同等の用語と説明
クレデンシャルの種類: アプリケーションサービスプリンシパル メモ: アプリケーションサービスプリンシパルに役割を割り当てます。	
テナント ID (Tenant ID)	アプリケーションを作成した Azure AD ディレクトリの ID。
クライアント ID (Client ID)	アプリケーション ID。

NetBackup Snapshot Manager の構成パラメータ	Microsoft 製品の同等の用語と説明
シークレットキー (Secret Key)	アプリケーションのシークレットキー。
クレデンシャルの種類: システム管理 ID メモ: システム管理 ID に役割を割り当てます。	
Azure の NetBackup Snapshot Manager ホストでシステム管理 ID を有効にします。	
クレデンシャルの種類: ユーザー管理 ID メモ: ユーザー管理 ID に役割を割り当てます。	
クライアント ID (Client ID)	NetBackup Snapshot Manager ホストに接続されているユーザー管理 ID のクライアント ID。
次のパラメータは、上記のすべてのクレデンシャルタイプに適用されます。	
リージョン (Regions)	クラウド資産を検出する 1 つ以上の地域。 メモ: 行政クラウドを設定する場合は、US Gov アリゾナ、US Gov テキサス、または US Gov バージニアを選択します。
リソースグループの接頭辞 (Resource Group prefix)	資産用に作成されたスナップショットを、資産が存在するリソースグループとは別のリソースグループに格納するために使用される接頭辞。 たとえば、NetBackup Snapshot Manager にある資産とリソースグループの接頭辞が snap の場合、NetBackup Snapshot Manager リソースグループにある資産のスナップショットは、snapNetBackup Snapshot Manager リソースグループに格納されます。
接頭辞が付いたリソースグループが見つからない場合でも資産を保護 (Protect assets even if prefixed Resource Groups are not found)	このチェックボックスにチェックマークを付けると、リソースグループが存在しない場合に NetBackup Snapshot Manager ではスナップショット操作が失敗しません。元のリソースグループにスナップショットを格納しようとします。 メモ: 接頭辞が付いたリソースグループのリージョンは、元のリソースグループのリージョンと同じである必要があります。

複数のアカウント、サブスクリプション、またはプロジェクトの構成

- 同じプラグインに対して複数の構成を作成する場合は、それらが異なるサブスクリプションの資産を管理していることを確認します。2 つ以上のプラグイン構成で、クラウド資産の同じセットを同時に管理しないようにする必要があります。

- 複数のアカウントが 1 台の NetBackup Snapshot Manager サーバーですべて管理されている場合、単一の NetBackup Snapshot Manager インスタンスによって管理される資産の数が多くなることがあります。したがって、負荷分散の改善のため、資産を複数の NetBackup Snapshot Manager サーバーに分離させたほうがよい場合があります。
- アプリケーションの整合性スナップショットを実現するには、リモート VM インスタンスと NetBackup Snapshot Manager サーバーとの間で、エージェントまたはエージェントレスのネットワーク接続が必要です。これには、アカウント、サブスクリプション、およびプロジェクト間のネットワークを設定する必要があります。

Azure プラグインの考慮事項および制限事項

Azure プラグインを構成する前に、次の点を考慮します。

- プラグインの現在のリリースでは、BLOB のスナップショットはサポートされていません。
- NetBackup Snapshot Manager では、現在、管理対象ディスクによってバックアップされた、Azure 管理対象ディスクと仮想マシンのスナップショットの作成とリストアのみをサポートしています。
- NetBackup Snapshot Manager では、Azure 環境での Ultra SSD ディスク形式のスナップショット操作はサポートされていません。NetBackup Snapshot Manager で Ultra ディスクが正常に検出された場合でも、そのようなディスク資産でトリガされるスナップショット操作は次のエラーで失敗します。

Snapshots of UltraSSD_LRS disks are not supported.

- 同じプラグインに対して複数の構成を作成する場合は、それらが異なるテナント ID の資産を管理していることを確認します。2 つ以上のプラグイン構成で、クラウド資産の同じセットを同時に管理しないようにする必要があります。
- スナップショットを作成するときに、Azure プラグインは各スナップショットに Azure 固有のロックオブジェクトを作成します。スナップショットは、Azure コンソールから、または Azure CLI または API 呼び出しからの予期しない削除を防ぐためにロックされます。ロックオブジェクトは、スナップショットと同じ名前になります。また、ロックオブジェクトには、スナップショットが属する、対応する VM または資産の ID が含まれる「notes」という名前のフィールドも含まれています。

スナップショットロックオブジェクトの notes フィールドが変更または削除されていないことを確認してください。変更または削除されていると、対応する元の資産からスナップショットの関連付けが解除されます。

Azure プラグインは、ロックオブジェクトの notes フィールドの ID を使用して、たとえば「元の場所」へのリストア操作の一環として、ソースディスクを置換または削除するインスタンスにスナップショットを関連付けます。

- Azure プラグインは次の GovCloud (US) 地域をサポートします。

- US Gov アリゾナ
- US Gov テキサス
- US Gov バージニア
- US Gov アイオワ
- US DoD 中部
- US DoD 東部
- Azure プラグインは次のインド地域をサポートします。
 - Jio India West
 - Jio India Central
- NetBackup Snapshot Manager Azure プラグインは次の Azure リージョンをサポートしません。

場所	リージョン
米国	<ul style="list-style-type: none"> ■ US DoD 中部 ■ US DoD 東部 ■ US Sec 西部
中国	<ul style="list-style-type: none"> ■ 中国東部
NetBackup Snapshot Manager は、中国の どのリージョンもサポートしていません。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 中国東部 2 ■ 中国北部 ■ 中国北部 2
ドイツ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ドイツ中部 (ソブリン) ■ ドイツ北東部 (ソブリン)

- NetBackup Snapshot Manager は Microsoft Azure 第 2 世代の仮想マシンもサポートします。
- NetBackup Snapshot Manager は、ストレージプールから作成された仮想ディスクまたはストレージ領域を備えた Windows システムのアプリケーションの一貫したスナップショットと個別ファイルのリストアをサポートしません。Microsoft SQL Server のスナップショットジョブでストレージプールのディスクを使用すると、エラーが発生してジョブが失敗します。ただし、接続状態にある仮想マシンのスナップショットジョブがトリガされると、ジョブは正常に実行されることがあります。この場合、ファイルシステムの静止およびインデックス付けはスキップされます。このような個々のディスクを元の場所にリストアするジョブも失敗します。この状況では、ホストがリカバリ不可能な状態になる可能性があり、手動でのリカバリが必要になる場合があります。

- Snapshot Manager は、MariaDB サーバー用の Azure データベースのマネージド ID データベース認証をサポートしません。
- ADE (Azure ディスク暗号化) が有効な VM のスナップショットについては、次の点を考慮します。
 - ユーザーは、保護計画に割り当てることができるスナップショットにのみサブスクライブできます。
 - 保護計画の割り当て後に ADE (Azure ディスク暗号化) が有効になった場合、保護計画はアクティブになります。スナップショットの作成中に Azure ディスク暗号化が有効になった場合、バックアップとインデックス付けはエラー (9997) で失敗します。
 - ADE (Azure ディスク暗号化) が有効になっている VM がインテリジェントグループに含まれている場合、スナップショットからのバックアップとインデックス付けはエラー (9997) で失敗します。
 - 単一ファイルリストアが有効な VM のファイルは、ADE (Azure ディスク暗号化) が有効な VM にリストアできます。
 - ユーザーが VM を別のリソースグループにリストアしようとしている場合は、Key Vault への適切なアクセス権を他のリソースグループに割り当てる必要があります。
 - アプリケーションのスナップショットとリストアは、ADE (Azure ディスク暗号化) が有効な VM ではサポートされません

Microsoft Azure でのアクセス権の設定

NetBackup Snapshot Manager で Microsoft Azure 資産を保護できるようにするには、事前に Microsoft Azure 資産へのアクセス権が必要です。NetBackup Snapshot Manager ユーザーが Azure 資産と連携するために使用できるカスタム役割を関連付ける必要があります。

次のことを NetBackup Snapshot Manager に可能にするカスタム役割の定義を、以下に JSON 形式で示します。

- Azure プラグインを構成し、資産を検出します。
- ホストとディスクのスナップショットを作成します。
- 元の場所または新しい場所にスナップショットをリストアします。
- スナップショットを削除します。

表 5-8 NetBackup Snapshot Manager の機能と Microsoft Azure クラウドプロバイダの権限

機能	タスク/操作	必要な権限:
VM ベース		
スナップショットからのバックアップ	スナップショットからのバックアップ用に共有アクセスシグネチャ URI を作成します。	Microsoft.Storage/*/*/*read
	スナップショットからのバックアップ用に共有アクセスシグネチャ URI を生成します。	Microsoft.Compute/restorePointCollections/restorePoints/restorePointCollections/action
	アクセス権を取得して、スナップショットからのバックアップでバックアップコピーを作成するために、ディスクリストアポイントから読み取ります。	Microsoft.Compute/restorePointCollections/restorePoints/diskRestorePoints/beginGetAccess/action
	スナップショットからのバックアップが正常に完了した後に、リストアポイントへのアクセス終了を取得します。	Microsoft.Compute/restorePointCollections/restorePoints/diskRestorePoints/endGetAccess/action
スナップショットからのバックアップ作成	スナップショットデータへのアクセス権を取得します。	Microsoft.Compute/snapshots/beginGetAccess/action
	スナップショットのデータがバックアップにコピーされた後に URI を終了します。	Microsoft.Compute/snapshots/endGetAccess/action
スナップショットからのバックアップからのリストア	管理対象ディスクの共有アクセスシグネチャ URI を作成します。	Microsoft.Compute/disks/beginGetAccess/action
	スナップショットからのバックアップの後、共有アクセスシグネチャ URI を削除します。	Microsoft.Compute/disks/endGetAccess/action

機能	タスク/操作	必要な権限:
仮想マシンの保護	VM、VM スケールセット、接続されたディスクを一覧表示します。	Microsoft.Compute/*/read
SQL データベースの保護	保護対象の Azure SQL データベースを一覧表示します。	Microsoft.Sql/*/read
スナップショットまたはリストアポイントからのディスクのリストア	リストア用のディスクを作成します。	Microsoft.Compute/disks/write
ロールバックリストア/リストアのクリーンアップ	ロールバックリストアで VM をリストアします。 または リストアワークフローでエラーが発生した場合にクリーンアップします。	Microsoft.Compute/virtualMachines/delete
ディスクのリストア	ディスクまたはファイルをリストアするために利用可能なディスクの接続ポイントを識別します。	Microsoft.Compute/virtualMachines/vmSizes/read
クリーンアップ	リストアワークフローのクリーンアップでエラーが発生した場合に、パブリック IP を削除します。元の VM にパブリック IP があり、代替の場所へのリストアが失敗した場合。	Microsoft.Network/publicIPAddresses/delete
	スナップショットの作成ワークフローが失敗したためにロールバックした場合に、RPC を削除します。	Microsoft.Compute/restorePointCollections/delete
リソースの一覧表示 (検出)	リソースグループと場所の情報を取得します。	Microsoft.Resources/*/read

機能	タスク/操作	必要な権限:
検出	保護対象の資産を一覧表示するために使用できるサブスクリプションを一覧表示します。	Microsoft.Subscription/*/read
スナップショットとリストア	<p>タグが Snapshot Manager で作成されていることを示すために、タグをスナップショットに追加します</p> <p>VM に元々存在していたタグをリストアされた VM に追加します。</p>	<p>Microsoft.Resources/subscriptions/tagNames/tagValues/write</p> <p>Microsoft.Resources/subscriptions/tagNames/write</p>
スナップショット	ディスクスナップショットを誤って削除しないように保護します。	Microsoft.Authorization/locks/*
リストアポイントの一覧表示	リストア用にスナップショット (リストアポイント) を一覧表示します。	Microsoft.Compute/restorePointCollections/read
スナップショットの一覧表示	VM のリストアポイントを一覧表示およびマッピングします。	Microsoft.Compute/restorePointCollections/restorePoints/read
ディスクスナップショットの一覧表示	アプリケーションの一貫性を確保するために、ディスクのリストアポイントを一覧表示します。	Microsoft.Compute/restorePointCollections/restorePoints/diskRestorePoints/read
スナップショットの書き込み	リストアポイントとしての増分スナップショット (アプリケーション整合)。	Microsoft.Compute/restorePointCollections/restorePoints/write
スナップショットのクリーンアップ	リストアエラーが発生した場合のクリーンアップ。	Microsoft.Compute/restorePointCollections/restorePoints/delete
リストアポイントコレクションの作成	VM に対してスナップショットがトリガされた場合に備えて VM ごとに 1 つの RPC を作成します。	Microsoft.Compute/restorePointCollections/write

機能	タスク/操作	必要な権限:
VM のリストア	リストアで VM を作成します。	Microsoft.Compute/virtualMachines/write
	保護計画で説明されているように、リストアされた VM の電源をオンにします。	Microsoft.Compute/virtualMachines/start/action
	インストールされている場合に ADE 拡張機能の詳細を取得します。	Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/read
	リストア時に ADE 拡張機能をインストールします。	Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/write
	VM の状態を変更します。ロールバックリストアのために VM を停止します。	Microsoft.Compute/virtualMachines/powerOff/action
	元のリソースと同じネットワーク、またはユーザーが選択したネットワークにリストアするために、ネットワークを一覧表示します。	Microsoft.Network/*/read
	カスタム管理キーを一覧表示します。	Microsoft.KeyVault/vaults/keys/read
	リストアをロールバックします。ワークフローでエラーが発生した場合にクリーンアップします。	Microsoft.Network/networkInterfaces/delete
	リストアされた VM にネットワークインターフェースカードを接続します。	Microsoft.Network/networkInterfaces/join/action
	VM リストア用のネットワークインターフェースカードを作成します。	Microsoft.Network/networkInterfaces/write
	リストア時にネットワークセキュリティグループを VM に接続します。	Microsoft.Network/networkSecurityGroups/join/action
		Microsoft.Network/networkSecurityGroups/write

機能	タスク/操作	必要な権限:
	VM リストア用のネットワークセキュリティグループを作成します (元の VM にネットワークセキュリティグループが存在する場合)。	
	元の VM にパブリック IP がある場合にリストアでパブリック IP を接続します。	Microsoft.Network/publicIPAddresses/join/action
	元の VM にパブリック IP がある場合にリストアでパブリック IP を作成します。	Microsoft.Network/publicIPAddresses/write
	サブネット内に VM を作成します。つまり、サブネットを結合します。	Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action
Kubernetes クラスタベース		
クラスタ情報の取得	クラスタ情報を取得します。	Microsoft.ContainerService/managedClusters/agentPools/read
スケールイン/スケールアウト	クラスタの機能を取得します。	Microsoft.ContainerService/managedClusters/read
スケールイン	VM スケールセットの状態を維持します。	Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets/delete/action
スケールアウト	VM スケールセットの状態を維持します。	Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets/write
マーケットプレイス配備		
高可用性	Snapshot Manager データディスクを VM スケールセットインスタンスに接続します。	Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets/write
	(スケールイン) VM スケールセットの状態を維持します。	Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets/delete/action

サポートされる PaaS データベースの検出、作成、削除、データベース認証および指定した時点へのリストア (Azure SQL と管理対象インスタンスデータベースのみに該当) に管理対象 ID を使用するには、次の権限セットが必要です。

```
actions": [
    "Microsoft.Authorization/*/read",
    "Microsoft.Subscription/*/read",
    "Microsoft.Resources/*/read",
    "Microsoft.ManagedIdentity/*/read",
    "Microsoft.Sql/*/read",
    "Microsoft.Sql/servers/databases/write",
    "Microsoft.Sql/servers/databases/delete",
    "Microsoft.Sql/managedInstances/databases/write",
    "Microsoft.Sql/managedInstances/databases/delete",
    "Microsoft.DBforMySQL/servers/read",
    "Microsoft.DBforMySQL/servers/databases/read",
    "Microsoft.DBforMySQL/flexibleServers/read",
    "Microsoft.DBforMySQL/flexibleServers/databases/read",

    "Microsoft.DBforMySQL/servers/databases/write",
    "Microsoft.DBforMySQL/flexibleServers/databases/write",

    "Microsoft.DBforMySQL/servers/databases/delete",

    "Microsoft.DBforMySQL/flexibleServers/databases/delete",
    "Microsoft.DBforPostgreSQL/servers/databases/delete",

    "Microsoft.DBforPostgreSQL/flexibleServers/databases/delete",
    "Microsoft.DBforPostgreSQL/servers/databases/write",

    "Microsoft.DBforPostgreSQL/flexibleServers/databases/write",
    "Microsoft.DBforPostgreSQL/servers/read",
    "Microsoft.DBforPostgreSQL/servers/databases/read",
    "Microsoft.DBforPostgreSQL/flexibleServers/read",

    "Microsoft.DBforPostgreSQL/flexibleServers/databases/read"
],
```

NetBackup Snapshot Manager 拡張機能が Azure の管理対象 Kubernetes クラスタにインストールされている場合は、プラグインを構成する前に次の権限も追加できます。

```
"Microsoft.ContainerService/managedClusters/agentPools/read",
"Microsoft.ContainerService/managedClusters/read",
```

```
"Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets/write",  
"Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets/delete/action"
```

PaaS の作業負荷に必要な追加の権限

```
"Microsoft.DBforMySQL/servers/read",  
"Microsoft.DBforMySQL/servers/databases/read",  
"Microsoft.DBforMySQL/flexibleServers/read",  
"Microsoft.DBforMySQL/flexibleServers/databases/read",  
"Microsoft.DBforPostgreSQL/servers/read",  
"Microsoft.DBforPostgreSQL/servers/databases/read",  
"Microsoft.DBforPostgreSQL/flexibleServers/read",  
"Microsoft.DBforPostgreSQL/flexibleServers/databases/read",  
"Microsoft.Sql/*/*write",  
"Microsoft.Sql/*/*delete"
```

PaaS Azure SQL と管理対象インスタンスにシステム管理対象 ID を使用する場合は、メディアサーバーと **Snapshot Manager** に同じ権限またはルールの設定を適用します。ユーザー管理 ID を使用する場合は、同じユーザー管理 ID をメディアサーバーと **Snapshot Manager** に関連付けます。

NoSQL 用 Azure Cosmos DB に必要な権限

```
"Microsoft.DocumentDB/databaseAccounts/read",  
"Microsoft.DocumentDB/databaseAccounts/sqlDatabases/read",  
"Microsoft.DocumentDB/databaseAccounts/sqlDatabases/write",  
"Microsoft.DocumentDB/databaseAccounts/sqlDatabases/containers/read",  
"Microsoft.DocumentDB/databaseAccounts/sqlDatabases/containers/write",  
"Microsoft.DocumentDB/databaseAccounts/sqlDatabases/containers/throughputSettings/read",  
"Microsoft.DocumentDB/databaseAccounts/sqlDatabases/containers/throughputSettings/write",  
"Microsoft.DocumentDB/databaseAccounts/sqlDatabases/containers/storedProcedures/read",  
"Microsoft.DocumentDB/databaseAccounts/sqlDatabases/containers/storedProcedures/write",  
"Microsoft.DocumentDB/databaseAccounts/sqlDatabases/containers/triggers/read",  
"Microsoft.DocumentDB/databaseAccounts/sqlDatabases/containers/triggers/write",  
"Microsoft.DocumentDB/databaseAccounts/sqlDatabases/containers/userDefinedFunctions/read",  
"Microsoft.DocumentDB/databaseAccounts/sqlDatabases/containers/userDefinedFunctions/write",  
"Microsoft.DocumentDB/databaseAccounts/sqlDatabases/throughputSettings/read",  
"Microsoft.DocumentDB/databaseAccounts/sqlDatabases/throughputSettings/write"
```

MongoDB 用 Azure Cosmos DB に必要な権限

```
"Microsoft.DocumentDB/databaseAccounts/mongodbDatabases/read",  
"Microsoft.DocumentDB/databaseAccounts/mongodbDatabases/write",  
"Microsoft.DocumentDB/databaseAccounts/mongodbDatabases/collections/read",  
"Microsoft.DocumentDB/databaseAccounts/mongodbDatabases/collections/write",  
"Microsoft.DocumentDB/databaseAccounts/mongodbDatabases/delete",
```



```
"Microsoft.DocumentDB/databaseAccounts/mongodbDatabases/collections/throughputSettings/read",  
"Microsoft.DocumentDB/databaseAccounts/mongodbDatabases/collections/throughputSettings/write",  
"Microsoft.DocumentDB/databaseAccounts/listKeys/action"
```

クラウドオブジェクトストアに必要な権限

Microsoft Azure Object Store の検出、バックアップ、リストア、認証に必要な権限のセットを次に示します。

```
{  
  "properties": {  
    "roleName": "cosp_minimal",  
    "description": "minimal permission required for cos  
protection.",  
    "assignableScopes": [  
      "/subscriptions/<Subsfriction_ID>"  
    ],  
    "permissions": [  
      {  
        "actions": [  
  
"Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/read",  
  
"Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/read",  
  
"Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/write",  
        "Microsoft.ApiManagement/service/*",  
        "Microsoft.Authorization/*/read",  
  
"Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read",  
        "Microsoft.Storage/storageAccounts/read"  
  
        ],  
        "notActions": [],  
        "dataActions": [  
  
"Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/blobs/write",  
  
"Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/blobs/filter/action",  
  
"Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/blobs/tags/write",
```

```
"Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/blob/read",

    ],
    "notDataActions": []
  }
]
}
}
```

Powershell を使用してカスタム役割を作成するには、[Azure マニュアル](#)の手順に従ってください。

次に例を示します。

```
New-AzureRmRoleDefinition -InputFile "C:\¥CustomRoles¥ReaderSupportRole.json"
```

Azure CLI を使用してカスタム役割を作成するには、[Azure マニュアル](#)の手順に従ってください。

次に例を示します。

```
az role definition create --role-definition "~/CustomRoles/
ReaderSupportRole.json"
```

メモ: 役割を作成する前に、以前に指定された役割定義 (JSON 形式のテキスト) を .json ファイルにコピーし、そのファイルを入力ファイルとして使用する必要があります。前述のサンプルコマンドでは、役割定義テキストを含む入力ファイルとして ReaderSupportRole.json を使用しています。

この役割を使用するには、次の手順を実行します。

- Azure 環境で動作しているアプリケーションに役割を割り当てます。
- NetBackup Snapshot Manager で、アプリケーションのクレデンシャルを使用して Azure オフホストプラグインを構成します。

p.139 の「[Microsoft Azure プラグインの構成に関する注意事項](#)」を参照してください。

Azure のスナップショットについて

NetBackup は Azure での増分スナップショットをサポートします。NetBackup は、前回のスナップショット以降に新たに変更が加えられたディスクの増分スナップショットを作成します。スナップショットはそれぞれ独立しています。たとえば、1 つのスナップショットを削除しても、それ以降に NetBackup が作成するスナップショットには影響しません。増分スナップショットは、必要なディスク容量を削減し、ストレージとして Premium HDD ではなく Azure Standard HDD を使用してバックアップのコストを大幅に削減します。

Microsoft Azure Stack Hub プラグインの構成に関する注意事項

Microsoft Azure Stack Hub プラグインでは、仮想マシンレベルと管理対象ディスクレベルでスナップショットを作成、削除、リストアできます。AAD または ADFS 認証方法を使用して、Azure Stack Hub プラグインを構成できます。

Azure Stack Hub プラグインを構成する前に、次の準備手順を完了します。

- Azure Stack Hub プラグインの ID プロバイダとして AAD (Azure Active Directory) を使用する場合、AAD にアプリケーションを作成するには、Microsoft Azure Stack ポータルを使用します。

ID プロバイダのオプションについて詳しくは、[Azure Stack のマニュアル](#)を参照してください。

- リソースにアクセス可能な役割にサービスプリンシパルを割り当てます。

詳しくは、[Azure Stack のマニュアル](#)に記載されている手順に従ってください。

表 5-9 AAD を使用した Azure Stack Hub プラグインの構成パラメータ

NetBackup Snapshot Manager の構成パラメータ	Microsoft 製品の同等の用語と説明
Azure Stack Hub Resource Manager エンドポイントの URL (Azure Stack Hub Resource Manager endpoint URL)	NetBackup Snapshot Manager を Azure リソースに接続できるようにする、次の形式のエンドポイント URL。 <code>https://management.<location>.<FQDN></code>
テナント ID (Tenant ID)	アプリケーションを作成した AAD ディレクトリの ID。
Client ID	アプリケーション ID。
シークレットキー (Secret Key)	アプリケーションのシークレットキー。
認証リソースの URL (省略可能) (Authentication Resource URL (optional))	認証トークンの送信先の URL。

表 5-10 AD FS を使用した Azure Stack Hub プラグインの構成パラメータ

NetBackup Snapshot Manager の構成パラメータ	Microsoft 製品の同等の用語と説明
Azure Stack Hub Resource Manager エンドポイントの URL (Azure Stack Hub Resource Manager endpoint URL)	NetBackup Snapshot Manager を Azure リソースに接続できるようにする、次の形式のエンドポイント URL。 <code>https://management.<location>.<FQDN></code>

NetBackup Snapshot Manager の構成パラメータ	Microsoft 製品の同等の用語と説明
テナント ID (Tenant ID) (オプション)	アプリケーションを作成した AD FS ディレクトリの ID。
クライアント ID (Client ID)	アプリケーション ID。
シークレットキー (Secret Key)	アプリケーションのシークレットキー。
認証リソースの URL (省略可能) (Authentication Resource URL (optional))	認証トークンの送信先の URL。

Azure Stack Hub プラグインの制限事項

- プラグインの現在のリリースでは、BLOB のスナップショットはサポートされていません。
- NetBackup Snapshot Manager では現在、Azure Stack 管理対象ディスクと、管理対象ディスクによってバックアップされた仮想マシンのスナップショットの作成とリストアのみをサポートしています。
- NetBackup Snapshot Manager では現在、Azure Stack 管理対象ディスクと、Azure Stack Resource Manager 配備モデルを使用して配備された仮想マシンのスナップショットの作成とリストアのみをサポートしています。
- Azure Stack VM では OS ディスクのスワップをサポートしていないため、ロールバックリストア操作はサポートされません。
- Azure Stack Hub 2008 ではディスクの暗号化をサポートしていないため、NetBackup Snapshot Manager Azure Stack Hub プラグインではディスクの暗号化を実行できません。
- NetBackup Snapshot Manager では、ストレージプールから作成された仮想ディスクまたはストレージ領域にデータを格納するアプリケーションに対して、ディスクベースの保護をサポートしません。そのようなアプリケーションのスナップショットを作成するときには、ディスクベースのオプションは利用できません。
- NetBackup Snapshot Manager では、Azure Stack 環境での Ultra SSD ディスク形式のスナップショット操作をサポートしていません。

Azure Stack Hub プラグインの考慮事項

- 同じプラグインに対して複数の構成を作成する場合は、それらが異なるテナント ID の資産を管理していることを確認します。2 つ以上のプラグイン構成で、クラウド資産の同じセットを同時に管理しないようにする必要があります。
- スナップショットを作成するときに、Azure Stack Hub プラグインは各スナップショットに Azure Stack 固有のロックオブジェクトを作成します。スナップショットは、Azure コ

ンソールから、または **Azure CLI** または **API** 呼び出しからの予期しない削除を防ぐためにロックされます。ロックオブジェクトは、スナップショットと同じ名前になります。また、ロックオブジェクトには、スナップショットが属する、対応する **VM** または資産の **ID** が含まれる「notes」という名前のフィールドも含まれています。

スナップショットロックオブジェクトの「notes」フィールドが変更または削除されていないことを確認する必要があります。変更または削除されていると、対応する元の資産からスナップショットの関連付けが解除されます。

Azure Stack Hub プラグインは、ロックオブジェクトの「notes」フィールドの **ID** を使用して、たとえば「元の場所」へのリストア操作の一環として、ソースディスクを置換または削除するインスタンスにスナップショットを関連付けます。

Microsoft Azure Stack Hub でのアクセス権の設定

NetBackup Snapshot Manager で **Microsoft Azure Stack** 資産を保護できるようにするには、事前に **Microsoft Azure Stack** 資産へのアクセス権が必要です。**NetBackup Snapshot Manager** ユーザーが **Azure Stack** 資産と連携するために使用できるカスタム役割を関連付ける必要があります。

次のことを **NetBackup Snapshot Manager** に可能にするカスタム役割の定義を、以下に **JSON** 形式で示します。

- **Azure Stack Hub** プラグインを構成し、資産を検出します。
- ホストとディスクのスナップショットを作成します。
- 元の場所または新しい場所にスナップショットをリストアします。
- スナップショットを削除します。

表 5-11

NetBackup Snapshot Manager の機能と Microsoft Azure Stack Hub クラウドプロバイダの権限

機能	タスク/操作	必要な権限:
VM ベース		

機能	タスク/操作	必要な権限:
SQL データベースの保護	保護対象の Azure SQL データベースを一覧表示します。	Microsoft.Sql/*/*/read
スナップショットまたはリストアポイントからのディスクのリストア	リストア用のディスクを作成します。	Microsoft.Compute/disks/write
ロールバック リストア/リストアのクリーンアップ	ロールバックリストアで VM をリストアします。 または リストアワークフローでエラーが発生した場合にクリーンアップします。	Microsoft.Compute/virtualMachines/delete
ディスクのリストア	ディスクまたはファイルをリストアするために利用可能なディスクの接続ポイントを識別します。	Microsoft.Compute/virtualMachines/vmSizes/read
クリーンアップ	リストアワークフローのクリーンアップでエラーが発生した場合に、パブリック IP を削除します。元の VM にパブリック IP があり、代替の場所へのリストアが失敗した場合。	Microsoft.Network/publicIPAddresses/delete
	スナップショットの作成ワークフローが失敗したためにロールバックした場合に、RPC を削除します。	Microsoft.Compute/restorePointCollections/delete
リソースの一覧表示 (検出)	リソースグループと場所の情報を取得します。	Microsoft.Resources/*/*/read
検出	保護対象の資産を一覧表示するために使用できるサブスクリプションを一覧表示します。	Microsoft.Subscription/*/*/read

機能	タスク/操作	必要な権限:
スナップショットとリストア	<p>タグが Snapshot Manager で作成されていることを示すために、タグをスナップショットに追加します</p> <p>VM に元々存在していたタグをリストアされた VM に追加します。</p>	<p>Microsoft.Resources/subscriptions/tagNames/tagValues/write</p> <p>Microsoft.Resources/subscriptions/tagNames/write</p>
スナップショット	ディスクスナップショットを誤って削除しないように保護します。	Microsoft.Authorization/locks/*
リストアポイントの一覧表示	リストア用にスナップショット (リストアポイント) を一覧表示します。	Microsoft.Compute/restorePointCollections/read
スナップショットの一覧表示	VM のリストアポイントを一覧表示およびマッピングします。	Microsoft.Compute/restorePointCollections/restorePoints/read
ディスクスナップショットの一覧表示	アプリケーションの一貫性を確保するために、ディスクのリストアポイントを一覧表示します。	Microsoft.Compute/restorePointCollections/restorePoints/diskRestorePoints/read
スナップショットの書き込み	リストアポイントとしての増分スナップショット (アプリケーション整合)。	Microsoft.Compute/restorePointCollections/restorePoints/write
スナップショットのクリーンアップ	リストアエラーが発生した場合のクリーンアップ。	Microsoft.Compute/restorePointCollections/restorePoints/delete
リストアポイントコレクションの作成	VM に対してスナップショットがトリガされた場合に備えて VM ごとに 1 つの RPC を作成します。	Microsoft.Compute/restorePointCollections/write

機能	タスク/操作	必要な権限:
VM のリストア	リストアで VM を作成します。	Microsoft.Compute/virtualMachines/write
	保護計画で説明されているように、リストアされた VM の電源をオンにします。	Microsoft.Compute/virtualMachines/start/action
	VM の状態を変更します。ロールバックリストアのために VM を停止します。	Microsoft.Compute/virtualMachines/powerOff/action
	元のリソースと同じネットワーク、またはユーザーが選択したネットワークにリストアするために、ネットワークを一覧表示します。	Microsoft.Network/*/read
	リストアをロールバックします。ワークフローでエラーが発生した場合にクリーンアップします。	Microsoft.Network/networkInterfaces/delete
	リストアされた VM にネットワークインターフェースカードを接続します。	Microsoft.Network/networkInterfaces/join/action
	VM リストア用のネットワークインターフェースカードを作成します。	Microsoft.Network/networkInterfaces/write
	リストア時にネットワークセキュリティグループを VM に接続します。	Microsoft.Network/networkSecurityGroups/join/action
	VM リストア用のネットワークセキュリティグループを作成します (元の VM にネットワークセキュリティグループが存在する場合)。	Microsoft.Network/networkSecurityGroups/write
	元の VM にパブリック IP がある場合にリストアでパブリック IP を接続します。	Microsoft.Network/publicIPAddresses/join/action

機能	タスク/操作	必要な権限:
	元の VM にパブリック IP がある場合にリストアでパブリック IP を作成します。	Microsoft.Network/publicIPAddresses/write
	サブネット内に VM を作成します。つまり、サブネットを結合します。	Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action
Kubernetes クラスタベース		
クラスタ情報の取得	クラスタ情報を取得します。	Microsoft.ContainerService/managedClusters/agentPools/read
スケールイン/スケールアウト	クラスタの機能を取得します。	Microsoft.ContainerService/managedClusters/read
スケールイン	VM スケールセットの状態を維持します。	Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets/delete/action
スケールアウト	VM スケールセットの状態を維持します。	Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets/write
マーケットプレイス配備		
高可用性	Snapshot Manager データディスクを VM スケールセットインスタンスに接続します。	Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets/write
	(スケールイン) VM スケールセットの状態を維持します。	Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets/delete/action

Powershellを使用してカスタム役割を作成するには、[Azure Satck マニュアル](#)の手順に従ってください。

次に例を示します。

```
New-AzRoleDefinition -InputFile "C:\CustomRoles\registrationrole.json"
```

Azure CLI を使用してカスタム役割を作成するには、[Azure マニュアル](#)の手順に従ってください。

次に例を示します。

```
az role definition create --role-definition "~/CustomRoles/registrationrole.json"
```

メモ: 役割を作成する前に、役割定義 (JSON 形式のテキスト) を `.json` ファイルにコピーし、そのファイルを入力ファイルとして使用する必要があります。前述のサンプルコマンドでは、役割定義のテキストを含む入力ファイルとして `registrationrole.json` を使用しています。

この役割を使用するには、次の手順を実行します。

- Azure Stack 環境で動作しているアプリケーションに役割を割り当てます。
- NetBackup Snapshot Manager で、アプリケーションのクレデンシヤルを使用して Azure Stack オフホストプラグインを構成します。

p.155 の「[Microsoft Azure Stack Hub プラグインの構成に関する注意事項](#)」を参照してください。

バックアップからリストアするための Azure Stack Hub VM のステージング場所の構成

Azure Stack Hub では、ストレージアカウント内にコンテナを作成し、バックアップイメージからリストアする際にステージング場所として使用する必要があります。ステージング場所は、リストア時にコンテナ内の管理対象外ディスクのステージングに使用されます。データがディスクに書き込まれると、ディスクは管理対象ディスクに変換されます。これは Azure Stack Hub プラットフォームの要件です。NetBackup で Azure Stack Hub を使用するための必須の構成です。

`azurestack.conf` ファイルには、VM がリストアされるサブスクリプション ID のステージング場所の詳細を含める必要があります。ソースサブスクリプション ID 以外の任意のターゲットサブスクリプション ID にリストアする場合は、ターゲットサブスクリプション ID の詳細が `azurestack.conf` ファイルに存在する必要があります。

リストアにスナップショットイメージを使用する場合、このステージング場所を作成する必要はありません。

メモ: ステージング場所はサブスクリプション ID に固有で、VM のリストアに使用しているサブスクリプションごとに 1 つのステージング場所を作成する必要があります。

サブスクリプション ID に対するステージング場所を構成するには

- 1 NetBackup Snapshot Manager で、

/cloudpoint/azurestack.conf に移動し、テキストエディタでこのファイルを開きます。このファイルは、NetBackup のクラウドサービスプロバイダとして Azure Stack Hub を追加した後にのみ作成されます。

- 2 ファイルに次の詳細を追加します。

[subscription/<subscription ID>]

storage_container = <ストレージコンテナの名前>

storage_account = /resourceGroup/<ストレージアカウントが存在するリソースグループの名前>/storageaccount/<ストレージアカウントの名前>

例: /resourceGroup/Harsha_RG/storageaccount/harshastorageacc

- 3 使用しているサブスクリプション ID ごとに、手順 2 を繰り返します。ファイルを保存して閉じます。

クラウドホストまたは VM の資産を保護するための構成

この章では以下の項目について説明しています。

- 資産の保護に使用する **NetBackup Snapshot Manager** の機能 (オンホストエージェントまたはエージェントレス) の決定
- **NetBackup Snapshot Manager** のオンホストエージェント機能を使用した資産の保護
- **NetBackup Snapshot Manager** のエージェントレス機能を使用した資産の保護

資産の保護に使用する **NetBackup Snapshot Manager** の機能 (オンホストエージェントまたはエージェントレス) の決定

単一ファイルのリストアまたはファイルシステムまたはアプリケーションの一貫性のために、**NetBackup** でホスト上の資産を検出して保護するには、プロバイダによって管理される一貫性を通じてスナップショットがファイルシステムまたはアプリケーションで一貫性がある場合でも、ホストにエージェントをインストールします。

(Microsoft Azure クラウドプロバイダ用) スナップショットがアプリケーション整合になるように **Azure** リカバリポイントを使用するには、次の表を参照して **Azure** クラウドで VM に接続して構成します。

Windows の場合

VM に接続して構成する必要はありません。

Linux の場合

- Linux の場合: デフォルトでは、スナップショットは Azure でファイルシステム整合性を持ちます。
- Linux 上の Oracle の場合:
 - VM が接続状態である必要があります。
 - または
 - アプリケーションの整合性を保つための事前スクリプトまたはボストスクリプトは、「[Azure Linux VM のアプリケーション整合性バックアップ](#)」の説明に記載されているとおりに Linux VM 用に構成する必要があります。

エージェントは、ホストの資産を保護するために必要な操作を実行するために必要なプラグインをインストールします。

次のいずれかの方法を使用して、保護する必要があるホストにエージェントをインストールできます。

- オンホストエージェント
p.167 の「[NetBackup Snapshot Manager のオンホストエージェント機能を使用した資産の保護](#)」を参照してください。
- エージェントレス
p.189 の「[NetBackup Snapshot Manager のエージェントレス機能を使用した資産の保護](#)」を参照してください。

上記のどちらの方法でも、操作を実行するために同じプラグインがホストにインストールされます。ただし、上記の 2 つの方法には次の違いがあります。

オンホストエージェント

ユーザーは手動でエージェントをホストにインストールして、Snapshot Manager ホストに登録する必要があります。

ホストクレデンシャルは、ユーザーがホストに手動でインストールするため、Snapshot Manager に共有しないでください。

エージェントレス

VM に接続または構成することで、NetBackup Web UI を使用してホストにエージェントをインストールできます。

ホストまたは VM のクレデンシャルは、Snapshot Manager がホストに接続してエージェントと必要なプラグインをインストールできるように、NetBackup クレデンシャルマネージャに格納する必要があります。

オンホストエージェント

接続は、データを収集して送信するために、**Snapshot Manager** からホスト VM に **RabbitMQ** ポート **5671** を介して永続的に設定されます。

一度手動でインストールされたエージェントは、アンインストールされないかぎり常にホストに残り、オンホストエージェント機能の名前も同様です。

接続は 1 回確立され、エージェントが登録解除されてアンインストールされるまで残ります。この方法は、ホストでの操作を実行しているエージェントレス機能に比べて高速です。

NetBackup Snapshot Manager をアップグレードする場合は、オンホストエージェントでアップグレードを手動で実行する必要があります。

エージェントレス

次のようにホストでの操作の実行が必要になるたびに、**Snapshot Manager** は、**Linux** の場合は **SSH** ポート、**Windows** の場合は **WMI** および **SMB** ポートを使用して VM に一時的に接続し、エージェントをインストールします。

- 一貫性を保つためのファイルシステムまたはアプリケーションの静止
- シングルファイルリストア

これにより、必要な操作とアンインストール自体を実行するように、プラグインがプッシュされます。ただし、データは転送されます。

エージェントが常にホスト上に存在するわけではないため、エージェントレス機能の名前も同様です。

ホストで操作を実行するたびに接続を確立する必要があり、各接続用にエージェントまたはプラグインをインストールする必要があります。この方法では、オンホストエージェント機能に比べて時間がかかります。


NetBackup Snapshot Manager がアップグレードされると、アップグレードは **NetBackup Snapshot Manager** からホストに自動的にプッシュされます。

メモ: 単一ファイルのリストアまたはファイルシステムまたはアプリケーションの一貫性のために、**NetBackup** でホスト上の資産を検出して保護するには、プロバイダによって管理される一貫性を通じてスナップショットがファイルシステムまたはアプリケーションで一貫性がある場合でも、ホストにエージェントをインストールします。

NetBackup Snapshot Manager のオンホストエージェント機能を使用した資産の保護

NetBackup Snapshot Manager エージェントおよびプラグインをインストールして構成するには、ブラウザの **NetBackup** ユーザーインターフェースと、ローカルコンピュータまたはアプリケーションホストのコマンドラインインターフェースを使用します。

図 6-1 NetBackup Snapshot Manager エージェントのインストールと構成の処理



p.168 の「[NetBackup Snapshot Manager エージェントのダウンロードとインストール](#)」を参照してください。

p.175 の「[Windows ベースエージェントのインストールの準備](#)」を参照してください。

p.171 の「[Linux/SUSE Linux ベースエージェントのインストールの準備](#)」を参照してください。

NetBackup Snapshot Manager エージェントのインストールおよび構成

このセクションでは、NetBackup Snapshot Manager エージェントのダウンロード、インストール、および構成の手順を説明します。

NetBackup Snapshot Manager エージェントのダウンロードとインストール


保護するアプリケーションに応じて、適切な NetBackup Snapshot Manager エージェントをダウンロードしてインストールします。Linux/SUSE Linux ベースのエージェントと Windows ベースのエージェントのどちらをインストールするかにかかわらず、これらの手順は類似しています。

このセクションで説明されている手順を実行する前に、次の操作を行います。

- エージェントをインストールするアプリケーションホストの管理者権限を持っていることを確認してください。
管理者以外のユーザーがインストールを試みると、インストーラは Windows UAC のプロンプトを表示し、ユーザーは管理者ユーザーのクレデンシャルを指定する必要があります。
- 準備手順を完了し、それぞれのエージェントのすべての依存関係をインストールします。
p.171 の「Linux/SUSE Linux ベースエージェントのインストールの準備」を参照してください。
p.175 の「Windows ベースエージェントのインストールの準備」を参照してください。

エージェントをダウンロードしてインストールするには

- 1 NetBackup Web UI にサインインします。
- 2 左側のナビゲーションペインで、[作業負荷 (Workloads)]、[クラウド (Cloud)] の順に選択し、次に [NetBackup Snapshot Manager] タブを選択します。
このペインには、プライマリサーバーに登録されているすべての NetBackup Snapshot Manager サーバーが表示されます。
- 3 目的の NetBackup Snapshot Manager サーバーの行で、右側の処理アイコンをクリックし、次に [エージェントの追加 (Add agent)] を選択します。



- 4 [エージェントの追加 (Add agent)] ダイアログボックスで、[ダウンロード (Download)] リンクをクリックします。

これにより、新しいブラウザウィンドウが開きます。

NetBackup Web UI の既存の [エージェントの追加 (Add agent)] ダイアログボックスは、まだ閉じないでください。エージェントを構成するときは、このダイアログボックスに戻り、認証トークンを取得します。

- 5 新しい Web ページブラウザウィンドウに切り替えて、[エージェントの追加 (Add agent)] セクションから、目的の NetBackup Snapshot Manager エージェントインストールパッケージをダウンロードするためのダウンロードリンクをクリックします。

Web ページには、Linux エージェントおよび Windows エージェントをダウンロードするための個別のリンクがあります。

- 6 必要に応じて、エージェントをインストールするアプリケーションホストに、ダウンロードしたエージェントパッケージをコピーします。
- 7 エージェントをインストールします。

- Linux/SUSE Linux ベースのエージェントの場合は、Linux/SUSE Linux ホスト上で次のコマンドを入力します。

```
# sudo yum -y install <snapshotmanager_agent_rpm_name>
```

ここで、**<snapshotmanager_agent_rpm_name>** は、以前にダウンロードしたエージェント rpm パッケージの名前です。

次に例を示します。

```
# sudo yum -y install
```

```
VRTSflexsnap-agent-10.3.x.x.xxxxx-RHEL.x86_64.rpm
```

- Windows ベースのエージェントの場合、エージェントパッケージファイルを実行し、インストールウィザードのワークフローに従って、Windows アプリケーションホストでエージェントをインストールします。

メモ: インストールを許可するには、管理者ユーザーは Windows UAC プロンプトで[はい (Yes)]をクリックする必要があります。管理者以外のユーザーは、UAC プロンプトで管理者ユーザーのクレデンシャルを指定する必要があります。

インストーラは、デフォルトでは C:\Program Files\Veritas\CloudPoint にエージェントをインストールします。このパスは変更できません。

または、Windows ホストで次のコマンドを実行して、サイレントモードで Windows ベースのエージェントをインストールすることもできます。

```
msiexec /i <installpackagefilepath> /qn
```

ここで、**<installpackagefilepath>** はインストールパッケージの絶対パスです。たとえば、インストーラが C:\%temp に保存されている場合、コマンド構文は次のようになります。

```
msiexe /i C:\%temp\VRTSflexsnap-core-<ver>-Windows.x64.msi /qn
```

このモードでは、インストールパッケージは UI を表示せず、ユーザー操作も必要としません。エージェントは、デフォルトでは C:\Program

Files\Veritas\CloudPoint にインストールされ、このパスは変更できません。

サードパーティの配備ツールを使用してエージェントのインストールを自動化する場合、サイレントモードのインストールは有効です。

- 8 これではエージェントのインストールは完了です。ここから、エージェントの登録に進めます。

p.171 の「[Linux/SUSE Linux ベースのエージェントの登録](#)」を参照してください。

p.175 の「[Windows ベースのエージェントの登録](#)」を参照してください。

Linux/SUSE Linux ベースのエージェント

このセクションでは、次を準備および登録する手順について説明します。

- Linux ベースのエージェント
- SUSE Linux ベースのエージェント

Linux/SUSE Linux ベースエージェントのインストールの準備

Oracle アプリケーションを検出するために Linux/SUSE Linux ベースのエージェントをアプリケーションホストにインストールする場合は、Oracle データベースファイルとメタデータファイルを最適化したことを確認します。

p.187 の「[Oracle データベースのデータとメタデータファイルの最適化](#)」を参照してください。

p.167 の「[NetBackup Snapshot Manager のオンホストエージェント機能を使用した資産の保護](#)」を参照してください。

Linux/SUSE Linux ベースのエージェントの登録

Linux/SUSE Linux ベースのエージェントを登録する前に、次のことを確認します。

- エージェントをアプリケーションホストにダウンロードしてインストールしたことを確認します。
p.168 の「[NetBackup Snapshot Manager エージェントのダウンロードとインストール](#)」を参照してください。
- Linux/SUSE Linux インスタンスの root 権限を持っていることを確認します。
- NetBackup Snapshot Manager Linux/SUSE Linux ベースエージェントがすでにホストで設定されていて、同じ NetBackup Snapshot Manager インスタンスでエージェントを再登録する場合は、Linux/SUSE Linux ホストで次の手順を実行します。
 - Linux/SUSE Linux ホストから /opt/keys ディレクトリを削除します。
エージェントが実行されているホストで次のコマンドを入力します。

```
# sudo rm -rf /opt/keys
```

- NetBackup Snapshot Manager Linux/SUSE Linux ベースエージェントがすでにホストで設定されていて、別の NetBackup Snapshot Manager インスタンスでエージェントを登録する場合は、Linux/SUSE Linux ホストで次の手順を実行します。
 - Linux/SUSE Linux ホストからエージェントをアンインストールします。
 p.257 の「[NetBackup Snapshot Manager エージェントの削除](#)」を参照してください。
 - Linux/SUSE Linux ホストから /opt/keys ディレクトリを削除します。
 次のコマンドを入力します。

```
# sudo rm -rf /opt/keys
```
 - Linux/SUSE Linux ホストから /etc/flexsnap.conf 構成ファイルを削除します。
 次のコマンドを入力します。

```
sudo rm -rf /etc/flexsnap.conf
```
 - Linux/SUSE Linux ホストのエージェントを再インストールします。
 p.168 の「[NetBackup Snapshot Manager エージェントのダウンロードとインストール](#)」を参照してください。

これらの手順を実行しないと、オンホストエージェント登録が失敗し、次のエラーが表示されることがあります。

```
On-host registration has failed. The agent is already registered
with Snapshot Manager instance <instance>.
```

- ホストが FIPS に対応していて、NetBackup Snapshot Manager は対応していない場合、またはその逆の場合、オンホストエージェントの登録が失敗することがあります。

Linux/SUSE Linux ベースのエージェントを登録するには

- 1 NetBackup Web UI に戻り、[エージェントの追加 (Add agent)]ダイアログボックスで、[トークンの作成 (Create Token)]をクリックします。

このダイアログボックスを閉じている場合は、NetBackup Web UI に再びサインインして、次の操作を行います。

- 左側で[作業負荷 (Workloads)]、[クラウド (Cloud)]の順に選択します。
- [Snapshot Manager]タブをクリックします。
- 目的の NetBackup Snapshot Manager サーバー行で、右側の処理ボタンをクリックし、次に[エージェントの追加 (Add agent)]を選択します。

- [エージェントの追加 (Add agent)]ダイアログボックスで、[トークンの作成 (Create Token)]をクリックします。
- 2 [トークンをコピー (Copy Token)]をクリックして、表示された NetBackup Snapshot Manager 検証トークンをコピーします。

トークンは英数字の一意のシーケンスであり、NetBackup Snapshot Manager との間のホスト接続を承認するための認証トークンとして使用されます。

Add agent

×

Step 1 - Install agent

Download the host connector agent to Install on the virtual machine

[Click here to download](#)

Step 2 - Create token

After installing the agent, create a validation token.

Token is valid for 180 seconds. It is used to validate your host's connection to the CloudPoint or Snapshot server.

Token

agent-2c9xc9o19fcklgffwzz3rp0h8vwxxtf9v9wmiv8o3vzfpbjwp-jzls5s5442vqy831ptlgqsswa3jw9jshk6k5ccm21fcdj59cxho6xnxuydj1h9gf1vffwi8mmcdmcqmf37rixngl4384f2azw80fsmt3knelqfy7i0cmr4ky8xhgs442nqpvmzmsft4u8luiv4c53euc8lgu3lkm06g7yyauue9hcbh4bibhk74on4nulsprnz4jplfb

167 seconds remaining.

Copy Token

Close

メモ: トークンは 180 秒間のみ有効です。その時間枠内にトークンをコピーしない場合は、新しいトークンを再び生成します。

- 3 Linux/SUSE Linux ホストに接続し、次のコマンドを使用してエージェントを登録します。

```
# sudo flexsnap-agent --ip <snapshotmanager_host_FQDN_or_IP>
--token <authtoken>
```

ここで、**<snapshotmanager_host_FQDN_or_IP>** は、NetBackup Snapshot Manager 構成中に指定された NetBackup Snapshot Manager サーバーの FQDN (完全修飾ドメイン名) または IP アドレスです。

<authtoken> は、前の手順でコピーした認証トークンです。

メモ: flexsnap-agent --help を使用して、コマンドのヘルプを参照できます。

このコマンドを実行すると、NetBackup Snapshot Manager は次の処理を行います。

メモ: エラーが発生した場合は、flexsnap-agent のログを確認し、問題をトラブルシューティングします。

- 4 NetBackup Web UI に戻り、[エージェントの追加 (Add agent)]ダイアログボックスを閉じ、NetBackup Snapshot Manager サーバーの行で右側の処理ボタンをクリックして[検出 (Discover)]をクリックします。

これにより、NetBackup Snapshot Manager サーバーに登録されているすべての資産の手動検出がトリガされます。

- 5 [仮想マシン (Virtual machines)]タブをクリックします。

エージェントをインストールした Linux/SUSE Linux ホストが、検出された資産のリストに表示されます。

Linux/SUSE Linux ホストをクリックして選択します。ホストの状態が[VM 接続済み (VM Connected)]と表示されていて、[アプリケーションの構成 (Configure Application)]ボタンが表示されている場合は、エージェント登録の成功が確認されます。

- 6 これでエージェントの登録は完了です。これで、アプリケーションプラグインの構成に進めます。

p.178 の「[アプリケーションプラグインの構成](#)」を参照してください。

Windows ベースのエージェント

このセクションでは、Windows ベースのエージェントを準備および登録する手順について説明します。

Windows ベースエージェントのインストールの準備

Windows ベースのエージェントをインストールする前に、Windows アプリケーションホストで次の操作を実行します。

- 必要なポートが NetBackup Snapshot Manager ホストで有効になっていることを確認します。
p.33 の「[インスタンスまたは物理ホストで特定のポートが開いていることの確認](#)」を参照してください。
- リモートデスクトップを介してホストに接続できることを確認します。
- NetBackup Snapshot Manager を使用して保護するドライブまたはボリュームに、`pagefile.sys` が存在していないことを確認します。そのようなドライブにファイルが存在する場合は、そのファイルを代替の場所に移動します。
`pagefile.sys` が、操作を実行しているのと同じドライブまたはボリューム上に存在する場合、スナップショットのリストアはシャドウコピーを戻すのに失敗します。

Windows ベースのエージェントの登録

Windows ベースのエージェントを登録する前に、次のことを確認します。

- エージェントを Windows アプリケーションホストにダウンロードしてインストールしたことを確認します。
p.168 の「[NetBackup Snapshot Manager エージェントのダウンロードとインストール](#)」を参照してください。
- Windows ホストの管理者権限を持っていることを確認します。

Windows ベースのエージェントを登録するには

- 1 NetBackup Web UI に戻り、[エージェントの追加 (Add agent)]ダイアログボックスで、[トークンの作成 (Create Token)]をクリックします。

このダイアログボックスを閉じている場合は、NetBackup Web UI に再びサインインして、次の操作を行います。

- 左側で[作業負荷 (Workloads)]、[クラウド (Cloud)]の順に選択します。
[Snapshot Manager]タブをクリックします。
目的の NetBackup Snapshot Manager サーバー行で、右側の処理ボタンをクリックし、次に[エージェントの追加 (Add agent)]を選択します。

- [エージェントの追加 (Add agent)]ダイアログボックスで、[トークンの作成 (Create Token)]をクリックします。
- 2 [トークンをコピー (Copy Token)]をクリックして、表示された NetBackup Snapshot Manager 検証トークンをコピーします。

トークンは英数字の一意のシーケンスであり、NetBackup Snapshot Manager との間のホスト接続を承認するための認証トークンとして使用されます。

Add agent

×

Step 1 - Install agent

Download the host connector agent to Install on the virtual machine

[Click here to download](#)

Step 2 - Create token


After installing the agent, create a validation token.

Token is valid for 180 seconds. It is used to validate your host's connection to the CloudPoint or Snapshot server.

Token

```
agent-2c9xc9o19fcklgffwzz3rp0h8vwxxtf9v9wmiv8o3vzfpbjwp-  
jzls5s5442vqy831ptlgqsswa3jw9jshk6k5ccm21fcdj59cxho6xnxuydj1h9  
gf1vffwi8mmcdmcmqmf37rixngl4384f2azw80fsm3knelqfy7i0cmr4ky8xh  
gs442nqpvmzmsft4u8luiv4c53euc8lgu3lkm06g7yyauue9hcbh4bibhk74on  
4nulspmz4jplb
```

167 seconds remaining.

 Copy Token

Close

メモ: トークンは 180 秒間のみ有効です。その時間枠内にトークンをコピーしない場合は、新しいトークンを再び生成します。

- 3 Windows インスタンスに接続し、エージェントを登録します。

コマンドプロンプトで、エージェントのインストールディレクトリに移動し、次のコマンドを入力します。

```
flexsnap-agent.exe --ip <snapshotmanager_host_FQDN_or_IP> --token  
<authtoken>
```


デフォルトのパスは <システムドライブ>%Program Files%Veritas%CloudPoint% です。

ここで、<snapshotmanager_host_FQDN_or_IP> は、NetBackup の初期構成中に指定された NetBackup ホストの FQDN (完全修飾ドメイン名) または IP アドレスです。

<authtoken> は、前の手順でコピーした認証トークンです。

メモ: flexsnap-agent.exe --help を使用して、コマンドのヘルプを参照できます。

このコマンドを実行すると、NetBackup は次の処理を行います。

- **Windows** ベースのエージェントの登録
- **Windows** インスタンスでの <システムドライブ>%ProgramData%Veritas%CloudPoint%etc%flexsnap.conf 構成ファイルの作成と、NetBackup ホスト情報を使用したファイルの更新
- **Windows** ホストでのエージェントサービスの有効化と起動

メモ: スクリプトまたはサードパーティの配備ツールを使用してエージェント登録処理を自動化する場合は、次の点を考慮してください。

エージェントが正常に登録された場合でも、**Windows** エージェントの登録コマンドが、エラーコード 0 ではなくエラーコード 1 (通常失敗を示す) を返すことがあります。

不正な戻りコードによって、登録が失敗したことを自動化ツールが誤って示すことがあります。このような場合、flexsnap-agent-onhost ログまたは NetBackup Web UI のいずれかでエージェントの登録状態を確認する必要があります。

- 4 **NetBackup Web UI** に戻り、[エージェントの追加 (Add agent)]ダイアログボックスを閉じ、NetBackup Snapshot Manager サーバーの行で右側の処理ボタンをクリックして[検出 (Discover)]をクリックします。

これにより、NetBackup Snapshot Manager サーバーに登録されているすべての資産の手動検出がトリガされます。

- 5 [仮想マシン (Virtual machines)] タブをクリックします。
 エージェントをインストールした **Windows** ホストが、検出された資産のリストに表示されます。
Windows ホストをクリックして選択します。ホストの状態が[VM 接続済み (VM Connected)]と表示されていて、[アプリケーションの構成 (Configure Application)] ボタンが表示されている場合は、エージェント登録の成功が確認されます。
- 6 これでエージェントの登録は完了です。これで、アプリケーションプラグインの構成に進めます。
 p.178 の「[アプリケーションプラグインの構成](#)」を参照してください。

NetBackup Snapshot Manager アプリケーションプラグインの構成

NetBackup Snapshot Manager エージェントをアプリケーションホストにインストールして登録した後、次の手順ではホストでアプリケーションプラグインを構成します。

先に進む前に、以下のことを確認します。

- ホストにエージェントを構成したことを確認します。
 p.171 の「[Linux/SUSE Linux ベースのエージェントの登録](#)」を参照してください。
 p.175 の「[Windows ベースのエージェントの登録](#)」を参照してください。
- 構成するプラグインの構成要件を確認します。
 p.186 の「[Oracle プラグインの構成に関する要件](#)」を参照してください。
 p.179 の「[Microsoft SQL プラグインの構成に関する要件](#)」を参照してください。

アプリケーションプラグインの構成

アプリケーションプラグインを構成するには

- 1 NetBackup Web UI にサインインし、左側のナビゲーションペインで、[作業負荷 (Workloads)]、[クラウド (Cloud)] の順に選択してから[仮想マシン (Virtual machines)] タブを選択します。
- 2 資産のリストから、NetBackup Snapshot Manager エージェントをインストールして登録したアプリケーションホストを検索します。
 アプリケーションホストをクリックして選択し、上部のバーに[アプリケーションの構成 (Configure application)] ボタンが表示されることを確認します。
- 3 [アプリケーションの構成 (Configure application)] をクリックして、ドロップダウンリストから、構成するアプリケーションプラグインを選択し、[構成 (Configure)] をクリックします。

たとえば、Microsoft SQL 用の NetBackup Snapshot Manager プラグインを構成する場合は、[Microsoft SQL Server]を選択します。

- 4 プラグインが構成された後、資産の検出サイクルをトリガします。
[Snapshot Manager] タブをクリックして、目的の NetBackup Snapshot Manager サーバーの行の右側にある処理ボタンをクリックし、次に [検出 (Discover)] をクリックします。
- 5 検出が完了したら、[仮想マシン (Virtual machines)] タブをクリックして、アプリケーションホストの状態を確認します。資産のペインの [アプリケーション (Application)] 列に値 [構成済み (Configured)] が表示されたら、プラグインの構成が成功したことが確認されます。
- 6 [アプリケーション (Applications)] タブをクリックして、アプリケーション資産が資産リストに表示されていることを確認します。

たとえば、Microsoft SQL プラグインを構成した場合、[アプリケーション (Applications)] タブには、プラグインを構成したホスト上で実行されている SQL Server インスタンス、データベース、SQL AG (可用性グループ) データベースが表示されます。

これらの資産を選択し、保護計画を使用して保護を開始できるようになりました。

Microsoft SQL プラグイン

Microsoft SQL 用 NetBackup Snapshot Manager プラグインを構成して、SQL アプリケーションのインスタンスとデータベースを検出し、ディスクレベルのスナップショットを使用してそれらを保護できます。プラグインを構成した後、NetBackup Snapshot Manager は、SQL Server ホストで構成されているすべてのファイルシステム資産、SQL インスタンスおよびデータベースを自動的に検出します。検出された SQL 資産は、NetBackup UI (ユーザーインターフェース) に表示され、ここから、保護計画にサブスクライブして、または手動でスナップショットを取得して資産を保護できます。

Microsoft SQL プラグインの構成に関する要件

プラグインを構成する前に、環境が次の要件を満たしていることを確認します。

- このプラグインは、Microsoft Azure、Google Cloud Platform、および Amazon AWS 環境でサポートされます。
- サポート対象バージョンの Microsoft SQL Server が Windows インスタンスにインストールされています。
p.15 の「[システム要件への準拠](#)」を参照してください。
- 保護する SQL Server インスタンスがシステムドライブ以外のドライブで実行されている必要があります。
NetBackup Snapshot Manager は、マウントポイントにインストールされている SQL Server インスタンスもサポートしません。
- NetBackup Snapshot Manager は、Microsoft VSS (ボリュームシャドウコピーサービス) を使用します。

シャドウコピーをデータベースが存在するドライブと同じドライブ (元のドライブ) に保存するように VSS を構成していることを確認します。

p.198 の「[元のドライブのシャドウコピーを格納するための VSS の構成](#)」を参照してください。

Microsoft SQL Server のリストアの要件および制限事項

SQL Server スナップショットをリストアする前に、次の点を考慮してください。

- **SQL Server スナップショットをリストアする前に、SQL Management Studio を閉じていることを確認します。**
 これは、現在の資産を置き換えてスナップショットをリストアする場合 (既存のものを上書きするオプション)、または元の資産と同じ場所にスナップショットをリストアする場合 (元の場所のオプション) にのみ該当します。
- ターゲットホストが接続または構成されている場合、SQL インスタンスのディスクレベルの新しい場所へのリストアは失敗します。
 このような場合に **SQL Server** スナップショットの新しい場所へのリストアを正常に完了するには、次の順序でリストアを実行する必要があります。
 - まず、**SQL Server** のディスクレベルのスナップショットリストアを実行します。
SQL Server によって使用されているすべてのディスクのディスクスナップショットをリストアしていることを確認します。これらは、**SQL Server** データが格納されているディスクです。

p.181 の「[SQL AG データベースをリストアする前に必要な手順](#)」を参照してください。
 - その後、ディスクレベルのリストアが成功したら、追加の手動の手順を実行します。

p.182 の「[SQL Server インスタンススナップショットのリストア後に必要な追加手順](#)」を参照してください。
- **NetBackup Snapshot Manager** では、先頭または末尾に空白または印字不可能な文字を含む SQL データベースの検出、スナップショット、およびリストア操作はサポートされません。これは、VSS ライターがそのようなデータベースに対してエラー状態になるためです。
 詳しくは次を参照してください。
[Microsoft SQL Server データベースのマニュアル](#)
- **SQL AG (可用性グループ)** データベースをリストアする前に、次のリストア前の手順を手動で実行します。

p.181 の「[SQL AG データベースをリストアする前に必要な手順](#)」を参照してください。
- システムデータベースの新しい場所のリストアはサポートされていません。
- 宛先インスタンスに **AG** が構成されている場合、リストアはサポートされません。

- データベースが新しい場所の宛先に存在し、既存のデータの上書きオプションが選択されていない場合、リストアジョブは失敗します。
- AG の一部であるデータベースに対して既存の上書きオプションが選択されている場合、リストアジョブは失敗します。
- システムデータベースのリストアの場合、SQL Server のバージョンは同じである必要があります。ユーザーデータベースの場合、上位の SQL バージョンから下位バージョンにはリストアできません。
- デフォルトの 6 時間のタイムアウトでは、大きいデータベース (サイズが 300 GB を超える) のリストアは許可されません。より大きいデータベースをリストアできるように、構成可能なタイムアウトパラメータ値を設定できます。
 p.268 の「[NetBackup Snapshot Manager のトラブルシューティング](#)」を参照してください。

SQL AG データベースをリストアする前に必要な手順

SQL AG (可用性グループ) データベースをリストアする前に、次の手順を実行する必要があります。

メモ: AG データベースを複数のレプリカにリストアする場合は、最初にプライマリレプリカでリストア処理全体を実行してから、各セカンダリレプリカに対して手順を繰り返します。

1. リストアするデータベースで、レプリカからのデータの移動を中断します。
 SQL Server Management Studio で、データベースを右クリックして[データの移動を一時停止 (Suspend Data Movement)]を選択します。
2. レプリカの AG からデータベースを削除します。
 SQL Server Management Studio で、データベースを右クリックして[可用性グループからデータベースを削除 (Remove Database from Availability Group)]を選択します。
 データベースが AG の一部ではなくなったことを確認します。プライマリレプリカのデータベースが同期モードではなくなり、セカンダリレプリカの対応するデータベースの状態が[(リストア中...)] (Restoring...)]と表示されることを確認します。
3. レプリカからデータベースを削除します。
 SQL Server Management Studio で、データベースを右クリックして[削除 (Delete)]を選択します。

SQL AG データベースをリストアした後に必要な追加手順

SQL AG (可用性グループ) データベースをリストアした後に、次の手順を実行する必要があります。

メモ: AG データベースを複数のレプリカにリストアする場合は、最初にプライマリレプリカでリストア処理全体を実行してから、各セカンダリレプリカに対して手順を繰り返します。

- リストアされたデータベースをプライマリレプリカの AG に追加します。
SQL Server Management Studio で、AG エントリを右クリックして[データベースの追加 (Add Database)]を選択します。ウィザードのワークフローで、データベースを選択し、[初期データ同期 (Initial Data Synchronisation)]ページで、[最初のデータの同期をスキップ (Skip Initial Data Synchronization)]オプションを選択します。必要条件に応じて、その他のオプションを選択できます。

同じデータベースをセカンダリレプリカにリストアする場合は、次の手順を実行します。

1. 「リカバリされていない」状態のセカンダリ **SQL** インスタンスにデータベースをリストアします。リカバリなしのリストアが正常に実行されます。
2. セカンダリレプリカの AG にデータベースを結合します。

SQL Server Management Studio で、セカンダリレプリカノードに接続して、データベースを右クリックして[可用性グループに結合 (Join Availability Group)]を選択します。

セカンダリレプリカのデータベースの状態が、[リストア中... (Restoring...)]から[同期済み (Synchronized)]に変更されたことを確認します。これは、AG データベースのスナップショットのリストアが成功したことを示します。

AG データベースをリストアする各レプリカに対して、これらの手順を繰り返す必要があります。

SQL Server インスタンススナップショットのリストア後に必要な追加手順

NetBackup UI (ユーザーインターフェース) から **SQL Server** インスタンススナップショットをリストアした後、次の手順が必要になります。リストア操作が正常に実行された場合でも、これらの手順は、通常の用途でアプリケーションデータベースを再び利用できるようにするために必要です。

SQL Server のホストレベルのリストア後に必要な手順

NetBackup UI からホストレベルの **SQL Server** スナップショットをリストアした後に、これらの手順を実行します。これらの手順は、スナップショットを元の場所にリストアするか、新しい場所にリストアするかに関係なく必要になります。

続行する前に、次のことを確認します。

- シャドウコピーを戻す予定の **Windows** ホスト上の **SQL Server** ユーザーアカウントに、リストアデータへのフルアクセス権があることを確認します。
- スナップショットの作成またはスナップショットのリストア用に選択したドライブに、`pagefile.sys` が存在しないことを確認します。

ファイルが選択したドライブに存在する場合、スナップショットの作成とスナップショットのリストア操作は失敗します。

シャドウコピーを戻すために実行する手順

- 1 **SQL Server** インスタンスが実行されている **Windows** ホストに接続します。
 ホストで管理者権限を持つアカウントを使用していることを確認します。
- 2 **Windows** ホストで **SQL Server** サービスを停止します。
- 3 コマンドプロンプトウィンドウを開きます。**Windows UAC** がホストで有効になっている場合は、管理者として実行モードでコマンドプロンプトを開きます。
- 4 `%programdata%\Veritas\CloudPoint\tools\windows\tools\` ディレクトリに移動し、そこから次のコマンドを実行します。

```
vss_snapshot.exe --revertSnapshot
```

このコマンドは、状態が **0** の **json** 出力を表示します。これで、操作が成功したことを確認します。

このコマンドは、システムドライブを除くすべてのドライブのシャドウコピーを元に戻します。**SQL Server** サービスは、スナップショットが戻される前に停止し、復帰操作が成功した後に自動的に起動されます。

- 5 **Windows** ホストで **SQL Server** サービスを開始します。

SQL Server インスタンスのディスクレベルのスナップショットを新しい場所にリストアした後に必要な手順

NetBackup UI からディスクレベルの **SQL Server** インスタンススナップショットをリストアした後に、これらの手順を実行します。これらの手順は、スナップショットが新しい場所にリストアされる場合にのみ必要です。新しい場所とは、**SQL** インスタンスが実行されているホストとは異なる新しいホストを指します。

メモ: これらの手順は、**SQL Server** インスタンスのスナップショットが新しい場所にリストアされる場合にのみ適用できます。これらは **SQL Server** データベースのスナップショットのリストアには適用されません。

ホストに接続されている新しいディスクの読み取り専用モードを解除します。

実行する手順

- 1 **SQL Server** インスタンスが実行されている新しい **Windows** ホストに接続します。
 ホストで管理者権限を持つアカウントを使用していることを確認します。
- 2 コマンドプロンプトウィンドウを開きます。**Windows UAC** がホストで有効になっている場合は、管理者として実行のモードでコマンドプロンプトを開きます。

- 3 次のコマンドを使用して、**diskpart** ユーティリティを起動します。

```
diskpart
```

- 4 次のコマンドを使用して、新しいホストのディスクのリストを表示します。

```
list disk
```

スナップショットのリストア操作によって接続された新しいディスクを識別し、ディスク番号を書き留めます。これは、次の手順で使用します。

- 5 次のコマンドを使用して、目的のディスクを選択します。

```
select disk <disknumber>
```

ここで、<disknumber> は、前の手順でメモしたディスクを表します。

- 6 次のコマンドを使用して、選択したディスクの属性を表示します。

```
attributes disk
```

出力には、ディスクの属性のリストが表示されます。属性の 1 つは read-only で、次の手順で変更します。

- 7 次のコマンドを使用して、選択したディスクの読み取り専用属性を変更します。

```
attributes disk clear readonly
```

このコマンドを実行すると、ディスクが読み書きモードに変更されます。

- 8 ディスクをオンラインにします。

Windows Server マネージャコンソールから、[ファイルとストレージデバイス (Files and Storage Devices)]、[ディスク (Disks)] の順に移動し、新しく接続したディスクを右クリックして[オンラインにする (Bring online)]を選択します。

- 9 前の手順でオンラインにしたディスク上のボリュームにドライブ文字を割り当てます。ドライブ文字は、ディスクの各ボリュームに関連付けられているシャドウコピーを表示するために必要です。

コマンドプロンプトウィンドウに戻って、次の手順を実行します。

- 次のコマンドを使用して、新しいホストのボリュームのリストを表示します。

```
list volume
```

表示されたボリュームのリストから、ドライブ文字を割り当て、変更、または削除するボリュームを識別します。

- 次のコマンドを使用して、目的のボリュームを選択します。

```
select volume <volnumber>
```

ここで、<volnumber> は、前の手順でメモしたボリュームを表します。

- 次のコマンドを使用して、選択したボリュームにドライブ文字を割り当てます。

```
assign letter=<driveletter>
```


ここで、<driveletter> は、ボリュームに割り当てるドライブ文字です。指定したドライブ文字が、すでに別のボリュームによって使用されていないことを確認します。

- ディスク上のすべての SQL Server ボリュームにドライブ文字を割り当てるには、これらの手順を繰り返します。

10 次のコマンドを使用して、diskpart ユーティリティを終了します。

```
exit
```

コマンドプロンプトをまだ閉じないでおきます。同じウィンドウを使用して、次のセクションで説明されている残りの手順を実行できます。

Microsoft DiskShadow ユーティリティを使用してシャドウコピーを戻す

実行する手順

- 1 以前使用していたものと同じコマンドウィンドウから、次のコマンドを使用して、対話モードで **diskshadow** コマンドインタプリタを起動します。

```
diskshadow
```

- 2 新しいホストに存在するすべてのシャドウコピーのリストを表示します。次のコマンドを入力します。

```
list shadows all
```

復帰操作に使用するシャドウコピーを特定し、シャドウコピー ID を書き留めます。シャドウ ID は、次の手順で使用します。

- 3 次のコマンドを使用して、目的のシャドウコピーにボリュームを戻します。

```
revert <shadowcopyID>
```

ここで、<shadowcopyID> は、前の手順でメモしたシャドウコピー ID を示します。

- 4 次のコマンドを使用して、DiskShadow ユーティリティを終了します。

```
exit
```

インスタンスデータベースへの .mdf および .ldf ファイルの接続

次の手順を実行します。

- 1 ディスクレバルのスナップショットリストア操作が正常に完了し、新しいディスクが作成され、アプリケーションホストにマウントされていることを確認します。
- 2 データベース管理者として Microsoft SQL Server Management Studio にログオンします。
- 3 オブジェクトエクスプローラから、SQL Server データベースエンジンのインスタンスに接続し、クリックしてインスタンスのビューを展開します。

- 4 展開したインスタンスビューで、[データベース (Databases)] を右クリックし、[接続 (Attach)] をクリックします。
- 5 [データベースの接続 (Attach Databases)] ダイアログボックスで、[追加 (Add)] をクリックし、次に [データベースファイルの検索 (Locate Database Files)] ダイアログボックスで、データベースを含むディスクドライブを選択し、そのデータベースに関連付けられているすべての .mdf ファイルと .ldf ファイルを見つけて選択します。次に [OK] をクリックします。

 選択したディスクドライブは、ディスクレベルのスナップショットのリストア操作によって新しく作成されたドライブです。
- 6 要求された操作が完了するまで待機してから、データベースが利用可能で、NetBackup で正常に検出されたことを確認します。

Oracle プラグイン

Oracle データベースアプリケーションを検出して、ディスクレベルのスナップショットで保護するように Oracle プラグインを構成できます。

Oracle プラグインの構成に関する要件

Oracle プラグインを構成する前に、環境が次の要件を満たしていることを確認します。

- サポート対象のバージョンの Oracle が、サポート対象の RHEL (Red Hat Enterprise Linux) ホスト環境にインストールされています。
 p.15 の「[システム要件への準拠](#)」を参照してください。
- Oracle スタンドアロンインスタンスを検出できます。
- Oracle バイナリと Oracle データは、別のボリュームに存在する必要があります。
- ログのアーカイブが有効です。
- db_recovery_file_dest_size パラメータのサイズは、Oracle の推奨事項に従って設定されています。
 詳しくは、[Oracle 社のバックアップとリカバリの基本に関するドキュメント](#)を参照してください。
- データベースが実行中で、マウントされており、開いています。
- NetBackup Snapshot Manager は、バックアップモードのデータベースでの検出とスナップショット操作をサポートします。スナップショットを取得した後、データベースの状態はそのまま保持されます。NetBackup Snapshot Manager は、このようなデータベースの状態は変更しません。ただし、そのようなデータベースのインブレースリストアはサポートされません。

Oracle データベースのデータとメタデータファイルの最適化

Veritas では、ブートディスクまたはルートディスク上に Oracle 構成ファイルを保存しないことをお勧めします。これらのファイルを移動して Oracle インストールを最適化する方法について詳しくは、次の情報を参照してください。

Veritas は、ディスクのスナップショットを取得します。より優れたバックアップとリカバリのために、Oracle データベースのデータとメタデータファイルを最適化する必要があります。

各 Oracle データベースインスタンスには、制御ファイルがあります。制御ファイルには、各トランザクションのデータベースの管理についての情報が含まれています。高速かつ効率的なバックアップとリカバリのために、Oracle は、データベースの REDO ログファイルと同じファイルシステムに制御ファイルを配置することを推奨しています。データベース制御ファイルがブートディスクまたはルートディスクの上に作成されたファイルシステムに存在する場合は、データベース管理者に連絡して、制御ファイルを適切な場所に移動してください。

制御ファイルとその移動方法について詳しくは、データベース管理者に問い合わせるか、[Oracle のマニュアル](#)を参照してください。

アプリケーションをリストアするためにスナップショットを使用した後は、操作を実行しないでください。Oracle が新しいデータを読み込み、データベースを起動するためにしばらく時間がかかります。データベースが起動しない場合は、データベース管理者に連絡して、問題の原因を判断してください。

Oracle のリストアの要件および制限事項

Oracle スナップショットをリストアする前に次の点を考慮します。

- スナップショットをリストアする宛先ホストには、ソースと同じバージョンの Oracle がインストールされている必要があります。
- 新しい場所にスナップショットをリストアする場合は、次のことを確認します。
 - ターゲットホストで同じインスタンス名のデータベースが実行されていないことを確認します。
 - アプリケーションファイルをマウントするために必要なディレクトリが、ターゲットホストですでに使用されていないことを確認します。
- ターゲットホストで Oracle 向けの NetBackup プラグインが構成されていない場合、ディスクレベルの新しい場所へのリストアは失敗します。
 このような場合に Oracle スナップショットの新しい場所へのリストアを正常に完了するには、次の順序でリストアを実行する必要があります。
 - まず、Oracle のディスクレベルのスナップショットリストアを実行します。
 Oracle によって使用されているすべてのディスクのディスクスナップショットをリストアしていることを確認します。これらは、Oracle データが格納されているディスクです。

- その後、ディスクレベルのリストアが成功したら、追加の手動の手順を実行します。
 p.188 の「[Oracle スナップショットのリストア後に必要な追加手順](#)」を参照してください。
- **Azure** 環境では、ホストレベルのリストア操作の実行後にデバイスマッピングが変更されることがあります。その結果、リストア後に、新しいインスタンスで **Oracle** アプリケーションがオンラインになることができなくなる場合があります。
 リストア後のこの問題を解決するには、ファイルシステムを手動でマウント解除してから、元のホストのマッピングに従って再びマウントする必要があります。
 /etc/fstab ファイルを使用してファイルシステム、マウントポイント、マウント設定を格納している場合、**Veritas** では、デバイスマッピングの代わりにディスク **UUID** を使用することをお勧めします。ディスク **UUID** を使用すると、それぞれのマウントポイントにファイルシステムが正しくマウントされるようになります。
- **LVM** タイプのパーティションの一部であるファイルシステムに存在するアプリケーションデータのスナップショットはサポートされません。このようなファイルシステムのスナップショットを作成しようとすると、次のエラーが表示されます。

```
*flexsnap.GenericError: 資産を保護できません* (*flexsnap.GenericError:
Unable to protect asset *)
```

Oracle スナップショットのリストア後に必要な追加手順

Oracle スナップショットをリストアした後、次の手順を実行する必要があります。リストア操作自体が正常に実行された場合でも、これらの手順は、通常の用途でアプリケーションデータベースを再び利用できるようにするために必要です。

これらの手動の手順は、次のシナリオでディスクレベルのリストアを行う場合には必要ありません。

- 元の場所または代替の場所へのディスクレベルのリストアを実行している
- ターゲットホストが **NetBackup Snapshot Manager** ホストに接続されている
- **NetBackup Snapshot Manager Oracle** プラグインがターゲットホストに構成されている

次の手順を実行します。

- 1 スナップショットリストア操作が正常に完了し、新しいディスクが作成され、アプリケーションホストにマウントされていること (ディスクレベルのリストアの場合)、またはアプリケーションホストが起動し実行されていること (ホストレベルのリストアの場合) を確認します。
- 2 仮想マシンに接続してから、データベース管理者 (**sysdba**) として **Oracle** データベースにログオンします。

- 3 次のコマンドを使用して、マウントモードで Oracle データベースを起動します。

```
# STARTUP MOUNT
```

データベースが正常にマウントされたことを確認します。

- 4 次のコマンドを使用して、Oracle データベースのバックアップモードを解除します。

```
# ALTER DATABASE END BACKUP
```

- 5 次のコマンドを使用して、通常の使用のために Oracle データベースを開きます。

```
# ALTER DATABASE OPEN
```

- 6 新しく作成されたデータベースのエントリを Oracle listener.ora および tnsnames.ora ファイルに追加します。

- 7 次のコマンドを使用して、Oracle リスナーを再起動します。

```
# lsnrctl start
```

NetBackup Snapshot Manager のエージェントレス機能を使用した資産の保護

NetBackup でホスト上の資産を検出して保護する場合に、ホストのベンダーソフトウェアの占有域を最小限にするときは、NetBackup Snapshot Manager のエージェントレス機能を検討します。通常、エージェントを使用すると、ソフトウェアは常にホストに残ります。一方、エージェントレス機能は次のように動作します。

- NetBackup Snapshot Manager ソフトウェアは、Linux では SSH、Windows の場合は WMI および SMB を介してホストにアクセスします。
- NetBackup Snapshot Manager は、スナップショットの作成など、指定したタスクを実行します。
- タスクが完了すると、NetBackup Snapshot Manager ソフトウェアによってプロセスが停止されます。

現在、NetBackup Snapshot Manager エージェントレス機能は Windows または Linux ファイルシステム資産、Oracle Database、および Microsoft SQL データベース資産を検出して操作します。

p.190 の「[エージェントレス構成の前提条件](#)」を参照してください。

p.192 の「[エージェントレス機能の構成](#)」を参照してください。

エージェントレス構成の前提条件

Linux でエージェントレス機能を使用する場合の前提条件

- 次の情報を確認します。
 - ホストユーザー名
 - ホストパスワードまたは SSH 鍵

NetBackup Snapshot Manager では、ホストへのアクセス権を取得し、要求された操作を実行するために、これらの詳細が必要です。
- この機能を構成するホストで、**NetBackup Snapshot Manager** に提供するホストユーザーアカウントにパスワードなしの **sudo** アクセス権を付与します。

ホストユーザーアカウントへのパスワードなしの **sudo** アクセス権の付与

NetBackup Snapshot Manager では、ホストのユーザーアカウントに、ホストに接続して操作を実行することを要求します。**NetBackup Snapshot Manager** に提供するユーザーアカウントには、パスワードなしの **sudo** アクセス権を付与する必要があります。これは、エージェントレス機能を構成するすべてのホストに必要です。

メモ: 次の手順は一般的なガイドラインとして提供されています。パスワードなしの **sudo** アクセス権をユーザーアカウントに付与する方法については、オペレーティングシステムまたは配布に固有のマニュアルを参照してください。

1. エージェントレス機能を構成するホストで次の手順を実行します。
2. **NetBackup Snapshot Manager** に指定するホストのユーザー名が、**wheel** グループに含まれることを確認します。

root ユーザーとしてログオンし、次のコマンドを実行します。

```
# usermod -aG wheel hostuserID
```

ここで、**hostuserID** は、**NetBackup Snapshot Manager** に提供するホストのユーザー名です。

3. 変更を有効にするには、ログアウトして再度ログインします。
4. **visudo** コマンドを使用して、**/etc/sudoers** ファイルを編集します。

```
# sudo visudo
```

5. **/etc/sudoers** ファイルに次のエントリを追加します。

```
hostuserID ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
```

6. **/etc/sudoers** ファイルで、次のように **wheel** グループのエントリを編集します。

- 次の行エントリをコメントアウト (行の先頭に # 文字を追加) します。
`#% wheel ALL = (all) ALL`
- 次の行エントリのコメントアウトを解除 (行の先頭の # 文字を削除) します。
`% wheel ALL = (ALL) NOPASSWD: ALL`

変更は次のように表示されます。

```
## Allows people in group wheel to run all commands
# %wheel ALL=(ALL) ALL

## Same thing without a password
%wheel ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
```

7. 変更を `/etc/sudoers` ファイルに保存します。
8. **NetBackup Snapshot Manager** に指定したユーザーアカウントを使用して、ログアウトしてホストに再度ログオンします。
9. 次のコマンドを実行して、変更が有効であることを確認します。

```
# sudo su
```

パスワードの入力を求めるメッセージが表示されない場合は、ユーザーアカウントにパスワードなしの **sudo** アクセス権が付与されています。

これで、**NetBackup Snapshot Manager** エージェントレス機能の構成に進めます。

Windows でエージェントレス機能を使用する場合の前提条件

- リモートインスタンスへの接続に使用するユーザーアカウントでは、以下が可能である必要があります。
 - リモート管理共有 (**ADMIN\$**) へのアクセス。デフォルトで有効。
 - `root¥cimv2` へのアクセス
- 次のポートを構成します。
 - セキュリティグループを変更して、ポート **135** と **445**、WMI 用の動的ポートまたは固定ポートで受信トラフィックを許可します。
 - ファイアウォールで、ポート **135** と **445**、Windows ホストの動的または固定 WMI-IN ポートに対して受信ルールを有効にします。

メモ: ポートの動的範囲は **49152** から **65535** です。

- 固定または動的 WMI-IN ポートを使用できます。固定 WMI-IN ポートを構成する場合は、「[WMI の固定ポートの設定](#)」を参照してください。

- エージェントレス機能にアクセスするユーザーグループのユーザーアカウント制御を無効にします。
- SQL アプリケーションを保護するには、SQL Server にアクセスするために必要な管理者権限が、クラウドホストへの接続に使用するユーザーアカウントに必要です。

制限事項

NetBackup Snapshot Manager がインストールされているホストで FIPS が有効になっている場合、NetBackup Snapshot Manager エージェントレス接続は失敗します。

Windows での SMB の構成 (省略可能)

Windows でエージェントレス機能を構成する前に、次の SMB (Server Message Block) 構成を実行します。

- 値を True に設定して、SMB 共有への暗号化されていないアクセスを制限します。
`RejectUnencryptedAccess: True`
- Windows PowerShell で次のコマンドを実行して、SMB 1.0 を無効にします。
`Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB1Protocol $false`
 詳しくは、「[SMB 1.0 の無効化](#)」を参照してください。

SMB セキュリティについて詳しくは、「[SMB セキュリティ拡張機能](#)」を参照してください。

Windows における WMI のセキュリティの構成 (省略可能)

WMI (Windows Management Instrumentation) のセキュリティは、名前空間データへのアクセスを保護します。NetBackup Snapshot Manager は `root¥cimv2` 名前空間を使用します。この名前空間は、接続オプションを使用して構成されているユーザーのみアクセス可能である必要があります。詳しくは、「[WMI セキュリティの維持](#)」を参照してください。

エージェントレス機能の構成

NetBackup Snapshot Manager エージェントレス機能を構成する前に、すべての前提条件を確認します。

p.190 の「[エージェントレス構成の前提条件](#)」を参照してください。

エージェントレス機能を構成するには

- 1 NetBackup Web UI にサインインし、左側のナビゲーションペインで、[作業負荷 (Workloads)]、[クラウド (Cloud)] の順に選択してから [仮想マシン (Virtual machines)] タブを選択します。
- 2 資産のリストから、エージェントレス機能を使用するホストを検索します。

メモ: 現在、NetBackup Snapshot Manager エージェントレス機能は Windows または Linux ファイルシステム資産、Oracle Database、および MS SQL データベース資産を検出して操作します。

- 3 ホストをクリックして選択し、上部のバーで [接続 (Connect)] をクリックします。

メモ: VM にクレデンシヤルを割り当てていない場合は、VM に接続する前にクレデンシヤルを割り当てるようプロンプトが表示されます。『Web UI 管理者ガイド』の「クレデンシヤルの管理」セクションを参照してください。

NetBackup Snapshot Manager のアップグレード後のエージェントレス機能の構成

すでに接続状態だったクラウド資産は、アップグレード後も引き続き動作します。すでに接続状態にある Linux エージェントレスインスタンスの資産のクレデンシヤルを変更する場合は、クレデンシヤル管理から資産のクレデンシヤルを関連付け、更新する必要があります。

Snapshot Manager カタログのバックアップとリカバリ

この章では以下の項目について説明しています。

- [スクリプトの使用について](#)
- [NetBackup Snapshot Manager データのバックアップ](#)
- [NetBackup Snapshot Manager データのリカバリ](#)

スクリプトの使用について

/cloudpoint フォルダが破損している、または NetBackup Snapshot Manager VM が破棄された場合は、`flexsnap_configure backup/recover` コマンドを使用して NetBackup Snapshot Manager をリカバリできます。

コマンドの使用方法:

- 次のコマンドを実行して、NetBackup Snapshot Manager メタデータのバックアップを作成します。
`# flexsnap_configure backup`
- 次のコマンドを実行して、Snapshot Manager の新規インストール後に NetBackup Snapshot Manager のメタデータをリカバリします。
`# flexsnap_configure recover --backup-file <path_of_backup_file>`

NetBackup Snapshot Manager データのバックアップ

スクリプトを使用した NetBackup Snapshot Manager データのバックアップ

- 1 `flexsnap_configure backup` コマンドを実行するための `root` 権限をユーザーに付与します。
- 2 コマンドの実行後、`tar` ファイルが作成されます。
- 3 作成した `tar` ファイルを NetBackup Snapshot Manager VM 以外の場所に保存します。これはリカバリ中に必要です。
- 4 クラウドプロバイダの追加後にコマンドを実行します。

メモ: バックアップ後に新しいストレージアレイ構成が追加された場合、NetBackup Web UI でのリカバリ後にプラグインは無効になります。

NetBackup Snapshot Manager データのリカバリ

スクリプトを使用した NetBackup Snapshot Manager データのリカバリ

- 1 `tar` ファイルを使用して NetBackup Snapshot Manager メタデータをリカバリしている間に、NetBackup Snapshot Manager を再インストールして、`recover` オプションを使用して `tar` ファイルを使用します。

例: `flexsnap_configure recover --backup-file <tar file>`

- 2 ディザスタリカバリ後の NetBackup Snapshot Manager の再インストール時に、同じホスト名 (FQDN) を使用していることを確認します。
- 3 再インストール中に、NetBackup Web UI からホストに対して生成した再発行トークンを指定して、以前に使用したポート番号と同じポート番号を使用していることを確認します。
- 4 すべての構成手順 (`/cloudpoint/openv/etc/hosts` にホストエントリを追加するなど) は、新しい NetBackup Snapshot Manager VM で再度実行する必要があります。
- 5 (NetBackup プライマリサーバーのバージョンが 10.3 以外の場合にのみ必要) NetBackup Snapshot Manager を、NetBackup で再発行トークンを使用して再登録する必要があります。

リカバリ手順に従うと、NetBackup Snapshot Manager は正常に動作します。ユーザーは、以前のスナップショットまたはバックアップコピーを使用して資産をリカバリすることもできます。

NetBackup Snapshot Manager 資産の保護

この章では以下の項目について説明しています。

- [NetBackup 保護計画](#)
- [元のドライブのシャドウコピーを格納するための VSS の構成](#)
- [AWS RDS データベースインスタンスをリストアした後に必要な追加手順](#)

NetBackup 保護計画

保護計画は、バックアップを実行するタイミング、バックアップの保持期間、使用するストレージ形式を定義します。保護計画を設定したら、その保護計画に資産をサブスクライブできます。

クラウド資産に対する NetBackup 保護計画の作成

保護計画の管理について詳しくは、『[NetBackup Web UI バックアップ管理者ガイド](#)』を参照してください。

NetBackup 保護計画へのクラウド資産のサブスクライブ

1 つの資産または資産のグループを、保護計画にサブスクライブできます。たとえば、週単位のスナップショットを作成し、ポリシーをすべてのデータベースアプリケーションに割り当てる計画を作成できます。また、1 つの資産に複数のポリシーを設定することもできます。たとえば、週次のスナップショットに加えて、月次のスナップショットを取得するために 2 番目のポリシーをデータベースアプリケーションに割り当てることができます。

NetBackup は、同種のクラウド資産のサブスクリプションをサポートします。保護計画に資産をサブスクライブする際、資産のクラウドプロバイダは、保護計画で定義されているクラウドプロバイダと同じである必要があります。

続行する前に、NetBackup Web UI から保護計画に資産を割り当てるための十分な権限を持っていることを確認します。

保護計画にクラウド資産をサブスクライブするには

- 1 NetBackup Web UI にサインインします。
- 2 左側のナビゲーションペインで、[作業負荷 (Workloads)]、[クラウド (Cloud)] の順にクリックし、次に [アプリケーション (Applications)] タブを選択します。
[アプリケーション (Application)] タブには、保護できる資産のリストが表示されます。
- 3 [アプリケーション (Application)] タブで、保護する資産を検索して選択し、[保護の追加 (Add Protection)] をクリックします。

たとえば、Microsoft SQL を保護するために、SQL インスタンス、スタンドアロンデータベース、AG (可用性グループ) データベースを選択できます。

メモ: インスタンスレベルの SQL Server バックアップを選択した場合、オンラインのデータベースのみがスナップショットに含まれます。スナップショットには、オフラインの、またはエラーがある状態のデータベースは含まれません。

- 4 [保護計画の選択 (Choose a protection plan)] パネルで、適切な保護計画を検索して選択し、[保護する (Protect)] をクリックします。

[アプリケーション (Applications)] タブで、選択した資産の [次によって保護: (Protected by)] 列に、割り当てた保護計画が表示されることを確認します。これは、構成された保護計画によって資産が現在保護されていることを示します。

バックアップジョブは、計画で定義されたスケジュールに従って自動的にトリガされます。[アクティビティモニター (Activity monitor)] ペインからバックアップジョブを監視できます。

(EKS にのみ適用可能) EKS でバックアップジョブの完了にかかる時間は、通信に追加の遅延を発生させるネットワークモジュレーターやスヌーパーが原因でさらに長くなります。

PaaS 資産をサブスクライブする前に、データベースにクレデンシャルを関連付ける必要があります。詳しくは、『NetBackup Web UI クラウド管理者ガイド』を参照してください。

保護計画に資産をサブスクライブする方法について詳しくは、『NetBackup Web UI バックアップ管理者ガイド』を参照してください。

元のドライブのシャドウコピーを格納するための VSS の構成

Windows ファイルシステムまたは Microsoft SQL アプリケーションのディスクレベルのアプリケーションとの整合性を確保したスナップショットを取得する場合は、Microsoft VSS (ボリュームシャドウコピーサービス) を構成する必要があります。VSS を使用すると、アプリケーションでボリュームへの書き込みを続行しながらボリュームのスナップショットを取得できます。

VSS を構成するときは、次の点に注意してください。

- NetBackup Snapshot Manager には、現在、元のドライブと同じドライブまたはボリュームにシャドウコピーの作成場所を手動で構成する必要があるという制限があります。この方法により、アプリケーションとの整合性を確保したスナップショットが作成されます。
- 別のドライブまたは専用ドライブにシャドウストレージがすでに存在する場合は、そのストレージを無効にして、次の手順で構成内で置き換える必要があります。
- NetBackup Snapshot Manager では、先頭または末尾に空白または印字不可能な文字を含む SQL データベースの検出、スナップショット、およびリストア操作はサポートされません。これは、VSS ライターがそのようなデータベースに対してエラー状態になるためです。

詳しくは、[Microsoft 社のマニュアル](#)を参照してください。

元のドライブのシャドウコピーを格納するための VSS を構成するには

1. Windows ホスト上で、コマンドプロンプトを開きます。サーバーで UAC (ユーザーアカウント制御) 設定が有効になっている場合は、管理者として実行のモードでコマンドプロンプトを起動します。
2. NetBackup Snapshot Manager を使用してディスクレベルのアプリケーションとの整合性を確保したスナップショットを作成する各ドライブ文字について、次のようなコマンドを入力します。

```
vssadmin add shadowstorage /for=<drive being backed up> ^  
/on=<drive to store the shadow copy> ^  
/maxsize=<percentage of disk space allowed to be used>
```

ここで、maxsize は、シャドウストレージドライブで許可される空き領域の最大使用状況を示します。コマンドのキャレット文字 (^) は、Windows のコマンドラインの継続文字を表します。

たとえば、D: ドライブの VSS シャドウコピーを D: ドライブに格納し、D: の空きディスク容量の最大 80% を使用できるようにした場合、コマンド構文は次のようになります。

```
vssadmin add shadowstorage /for=d: /on=d: /maxsize=80%
```

コマンドプロンプトには、次のようなメッセージが表示されます。

```
Successfully added the shadow copy storage association
```

3. 次のコマンドを使用して、変更を確認します。

```
vssadmin list shadowstorage
```

AWS RDS データベースインスタンスをリストアした後に必要な追加手順

AWS RDS データベースインスタンスのスナップショットをリストアした後、次の手順を実行する必要があります。リストア操作が正常に実行された場合でも、これらの手動による手順は、通常の用途でインスタンスを利用できるようにするために必要です。

AWS RDS データベースのインスタンスを正常にリストアした後、リストアされたインスタンスの特定のプロパティを手動で確認して再割り当てする必要があります。これは、リストア操作自体が正常に実行された場合でも、1 つ以上のインスタンスプロパティが完全にはリストアされないために必要です。場合によっては、NetBackup はプロパティ値をデフォルト設定にリセットします。

次の RDS データベースインスタンスまたはクラスタプロパティは完全にはリストアされず、変更が必要になります。

- [VPC セキュリティグループ (VPC security groups)] の値 (AWS 管理コンソール、[RDS データベースインスタンス (RDS Database instance)]、[接続性とセキュリティ (Connectivity & security)] タブ)
- [削除の保護 (Deletion protection)] の設定 (AWS 管理コンソール、[RDS データベースインスタンス (RDS Database instance)]、[構成 (Configuration)] タブ)
- [スナップショットへのタグのコピー (Copy tags to snapshots)] の設定 (AWS 管理コンソール、[RDS データベースインスタンス (RDS Database instance)]、[保守とバックアップ (Maintenance & backups)] タブ)

次の手順を実行します。

- 1 RDS データベースインスタンスのスナップショットが正常にリストアされたことを確認します。
- 2 AWS 管理コンソールにログインし、右上隅から RDS インスタンスをリストアしたリージョンを選択します。
- 3 [サービス (Services)] メニューの [データベース (Database)] で、[RDS] をクリックします。

- 4 左側のダッシュボードメニューから、[データベース (Databases)]をクリックします。
- 5 [データベース (Databases)]パネルで、リストアされた RDS データベースインスタンスを選択し、右上のメニューバーから[変更 (Modify)]をクリックします。
- 6 [DB の変更 (Modify DB)]パネルで、次のプロパティを確認し、属性値が元のインスタンスと一致することを確認します。
 - [ネットワークとセキュリティ (Network & Security)]で、[セキュリティグループ (Security group)]の属性に正しいセキュリティグループ名が割り当てられていることを確認します。
 - [バックアップ (Backup)]で、[タグをスナップショットにコピー (Copy tags to snapshots)]オプションが元のインスタンスに従って設定されていることを確認します。
 - [削除の保護 (Deletion protection)]で、[削除を有効にする (Enable deletion protection)]オプションが元のインスタンスに従って設定されていることを確認します。
 - 必要に応じて、他のすべてのパラメータ値を確認し、設定します。
- 7 必要な RDS インスタンスのプロパティを変更したら、[続行 (Continue)]をクリックします。
- 8 [変更のスケジュール設定 (Scheduling of modifications)]で、インスタンスに変更を適用するタイミングに応じて適切なオプションを選択し、[DB インスタンスを変更 (Modify DB instance)]をクリックします。
- 9 RDS インスタンスのプロパティを確認し、変更が有効になっていることを確認します。

NetBackup Snapshot Manager でのボリュームの暗号化

この章では以下の項目について説明しています。

- [NetBackup Snapshot Manager](#) でのボリュームの暗号化のサポートについて
- [Azure](#) でのボリュームの暗号化
- [GCP](#) でのボリュームの暗号化
- [AWS](#) でのボリュームの暗号化

NetBackup Snapshot Manager でのボリュームの暗号化のサポートについて

NetBackup Snapshot Manager は、AWS、Azure、および Google Cloud Platform のディスクボリュームの暗号化をサポートします。ボリュームの暗号化は、クラウドプロバイダの KMS (Key Management Service) のカスタムキーまたはシステムキーを使用して行います。

クロスアカウントレプリケーションについて詳しくは、『[NetBackup™ Web UI クラウド管理者ガイド](#)』の「アカウントのレプリケーションのサポートマトリックス」セクションを参照してください。

Azure でのボリュームの暗号化

Azure では、次の方法でディスクを暗号化できます。

- デフォルトの暗号化 (PMK (Platform Managed Key) を使用)
- Azure Key Vault を使用した CMK (Customer Managed Key)

Azure の暗号化について詳しくは、Microsoft Azure のマニュアルのデータ暗号化モデルに関するセクションを参照してください。

表 9-1 スナップショットの作成時の暗号化

ディスクの暗号化	スナップショットの暗号化
PMK (Platform Managed Key)	ソースディスクと同じ PMK を使用します。
CMK (Customer Managed Key)	ソースディスクと同じ CMK を使用します。

表 9-2 スナップショットのリストア時の暗号化

スナップショットの暗号化	リストアディスクの暗号化
PMK	スナップショットと同じ PMK を使用します。
CMK	スナップショットと同じ CMK を使用します。

表 9-3 バックアップからのリストアのための暗号化

スナップショットの暗号化	リストアディスクの暗号化
PMK	ソースディスクと同じ PMK を使用します。
CMK	ソースディスクと同じ CMK を使用します。それ以外の場合は、PMK を使用します。

表 9-4 スナップショットまたはバックアップからの VM リストア中の暗号化

スナップショットの暗号化	リストアディスクの暗号化
PMK	ディスク上の暗号化は、リストア時のユーザーの選択に応じて PMK または CMK にできます。
CMK	ディスク上の暗号化は、リストア時のユーザーの選択に応じて PMK または CMK にできます。

暗号化に使用する Key Vault への権限の割り当て

CMK 暗号化ディスクを使用した VM のスナップショットまたはバックアップからのリストアを有効にするには、暗号化に使用する Key Vault に次の権限を割り当てます。

1. 目的の Key Vault の新しいアクセスポリシーを追加します。

Key Vault のアクセスポリシーについて詳しくは、Microsoft Azure のマニュアルの Key Vault アクセスポリシーの割り当てに関するセクションを参照してください。

2. 各セクションの[Key Permissions]で次の権限を追加します。

セクション	権限
キー管理操作	取得
暗号化操作	キーのラップ
	キーのラップ解除

- [Principal]タブで、プロバイダの構成で使用されるサービスプリンシパルのオブジェクト ID を選択します。
- 手順 1 と 2 に従います。
- [Principal]タブで、ディスク暗号化セットのサービスプリンシパルのオブジェクト ID を選択します。

Key Vault: Azure の役割ベースのアクセス制御の権限

Azure の役割ベースのアクセス制御の権限モデルを使用して Key Vault が作成される場合:

- Key Vault Reader の権限を持つ役割を追加し、アプリケーションサービスプリンシパルを割り当てます。
- 同様に、Key Vault Secrets Officer の権限を追加し、アプリケーションサービスプリンシパルを割り当てます。

詳しくは、Microsoft Azure のマニュアルの **Azure** の役割ベースのアクセス制御による Key Vault のキー、証明書、シークレットへのアクセス権の付与に関するセクションを参照してください。

システム管理 ID: 有効

システムの管理対象 ID が NetBackup Snapshot Manager で有効になっている場合は、管理対象 ID に次の役割を割り当てます。

役割	管理対象 ID
Key Vault Reader	仮想マシンスケールセット
Key Vault Secrets Officer	仮想マシンスケールセット
Key Vault Crypto Service Encryption User	アプリ (ディスク暗号化セット)

ユーザー管理 ID: 有効

ユーザー管理 ID が NetBackup Snapshot Manager で有効になっている場合は、Key Vault Crypto Service Encryption User ロールを Key Vault のユーザー管理 ID に割り当てます。

GCP でのボリュームの暗号化

GCP では、次の方法でディスクを暗号化できます。

- デフォルトの暗号化 (PMK または Google Managed Key)
- Google Cloud KMS を使用した CMEK (Customer Managed Encryption Key)

GCP での暗号化について詳しくは、Google Cloud のマニュアルで暗号化に関するセクションを参照してください。

表 9-5 スナップショットの作成時の暗号化

ディスクの暗号化	スナップショットの暗号化
PMK (Platform Managed Key)	ソースディスクと同じ PMK を使用します。
CMK/CMEK	ソースディスクと同じ CMEK を使用します。

表 9-6 スナップショットのリストア時の暗号化

スナップショットの暗号化	リストアディスクの暗号化
PMK	スナップショットと同じ PMK を使用します。
CMK/CMEK	リストア先がキーのスコープ内に含まれる場合、スナップショット同じ CMEK を使用します。

表 9-7 バックアップからのリストアのための暗号化

スナップショットの暗号化	リストアディスクの暗号化
PMK	ソースディスクと同じ PMK を使用します。
CMK/CMEK	ソースディスクと同じ CMEK を使用します。それ以外の場合は PMK を使用します。

メモ: リストアを正常に実行するには、リストア時にリストア先をキーのスコープ内に配置する必要があります。

表 9-8 スナップショットまたはバックアップからの VM リストア中の暗号化

スナップショットの暗号化	リストアディスクの暗号化
PMK	ディスク上の暗号化は、リストア時のユーザーの選択に応じて PMK または CMK にできます。

スナップショットの暗号化	リストアディスクの暗号化
CMK/CMEK	ディスク上の暗号化は、リストア時のユーザーの選択に応じて PMK または CMK にできます。

AWS でのボリュームの暗号化

AWS では、次の方法でディスクを暗号化できます。

- デフォルトの暗号化 (PMK (Platform Managed Key) を使用)
- AWS KMS を使用した CMEK (Customer Managed Encryption Key)

AWS の暗号化について詳しくは、『Amazon Elastic Compute Cloud Linux インスタンス用ユーザーガイド』の Amazon EBS の暗号化に関するセクションを参照してください。

表 9-9 スナップショットの作成時の暗号化

ディスクの暗号化	スナップショットの暗号化
PMK (Platform Managed Key)	ソースディスクと同じ PMK を使用します。
CMEK	ソースディスクと同じ CMEK を使用します。

表 9-10 スナップショットのリストア時の暗号化

スナップショットの暗号化	リストアディスクの暗号化
PMK	スナップショットと同じ PMK を使用します。
CMEK	スナップショットと同じ CMEK を使用します。

表 9-11 バックアップからのリストアのための暗号化

スナップショットの暗号化	リストアディスクの暗号化
PMK	ソースディスクと同じ PMK を使用します。
CMK	ソースディスクと同じ CMK を使用します。それ以外の場合は、PMK を使用します。

表 9-12 スナップショットまたはバックアップからの VM リストア中の暗号化

スナップショットの暗号化	リストアディスクの暗号化
なし	暗号化されていないディスクに適用されます。

スナップショットの暗号化	リストアディスクの暗号化
PMK	ディスク上の暗号化は、リストア時のユーザーの選択に応じて PMK または CMK にできます。
CMK	ディスク上の暗号化は、リストア時のユーザーの選択に応じて PMK または CMK にできます。

NetBackup Snapshot Manager のセキュリティ

この章では以下の項目について説明しています。

- [Azure Stack のセキュリティの構成](#)
- [Azure Stack 用クラウドコネクタの構成](#)
- [Azure Stack の CA 構成](#)

Azure Stack のセキュリティの構成

Azure Stack の作業負荷には 2 つの方法で接続できます。

- NetBackup Snapshot Manager は、プロバイダのプラグインを使用してクラウドの作業負荷に接続できます。
- NetBackup Snapshot Manager 上のデータムーバーコンテナは、クラウドコネクタのプラグインコンポーネントを介して作業負荷に接続できます。

Azure Stack の作業負荷の場合、これらのコンポーネントは HTTPS プロトコルを使用して接続します。デフォルトで、ピアとホストの検証は常に有効です。

p.23 の「[プロキシサーバーの要件](#)」を参照してください。

p.33 の「[インスタンスまたは物理ホストで特定のポートが開いていることの確認](#)」を参照してください。

Azure Stack 用クラウドコネクタの構成

クラウドコネクタコンポーネントは、セキュアなメカニズムを介して作業負荷に接続します。次の構成を実行する必要があります。

SSL ピアとホストの検証

デフォルトで、ピアとホストの検証は有効です。ピアとホストの検証は、Azure Stack に対してのみ無効にできます。

ピアとホストの検証を無効にするには、NetBackup Snapshot Manager の `/cloudpoint/openv/netbackup/bp.conf` ファイルでパラメータ **`VIRTUALIZATION_HOSTS_SECURE_CONNECT_ENABLED=NO`** を設定します。ピアとホストの検証を無効にした後も、HTTPS プロトコルを使用する必要があります。

クラウド作業負荷の場合、パブリック root 証明書はコンテナイメージの一部です。NetBackup では、パブリッククラウドのルート証明書を含む `cacert.pem` ファイルを次の場所に保持します。

```
/usr/openv/var/global/wmc/cloud/cacert.pem
```

Azure Stack の場合は、NetBackup Snapshot Manager の `/cloudpoint/openv/netbackup/bp.conf` ファイルの **`ECA_TRUST_STORE_PATH`** パラメータを使用して、ルート証明書のファイルパスを指定する必要があります。**`ECA_TRUST_STORE_PATH`** の値が `/cloudpoint/eca/trusted/cacerts.pem` ファイルに含まれている必要があります。

CRL の検証の構成

リリース 10.1 以降、NetBackup Snapshot Manager は NetBackup との通信中に NetBackup エンティティとして扱われます。NetBackup のエンティティ間の通信中は、証明書失効リスト (CRL) のチェックがデフォルトで有効です。

- **ECA_CRL_CHECK:** このフラグは、2 つの NetBackup エンティティ間の通信中に使用されます。デフォルトでは、CRL チェックは **`ECA_CRL_CHECK`** フラグで有効になっています。NetBackup Snapshot Manager マシン証明書が失効した場合、NetBackup と NetBackup Snapshot Manager との間の通信は次のエラーで失敗します。

```
"The Snapshot Manager's certificate is not valid or doesn't exist.(9866) "
```
- **VIRTUALIZATION_CRL_CHECK:** 10.1 より前では、NetBackup Snapshot Manager は NetBackup との通信中に作業負荷と見なされていました。NetBackup と作業負荷間で通信が発生するたびに、**`VIRTUALIZATION_CRL_CHECK`** フラグの値が CRL チェックに使用されていました。デフォルトでは、CRL チェックは **`VIRTUALIZATION_CRL_CHECK`** フラグで無効になっています。

メモ: NetBackup をバージョン 9.1 から 10.3 にアップグレードした場合、ユーザーは、NetBackup と NetBackup Snapshot Manager との間の CRL チェック用に有効になっていた **`VIRTUALIZATION_CRL_CHECK`** フラグを削除できます。

Azure Stack の CA 構成

Azure Stack の作業負荷には、NetBackup とは異なる ECA で署名できます。NBCA モードで構成することもできます。次のように構成できます:

1. NetBackup Snapshot Manager と Azure Stack が同じ ECA で構成されている場合:
 - NetBackup への NetBackup Snapshot Manager の登録で、**ECA_TRUST_STORE_PATH** が `/cloudpoint/openv/netbackup/bp.conf` ファイルに追加されるため、手動による手順は不要です。
 - 必要な CA 証明書は `/cloudpoint/eca/trusted/cacerts.pem` ファイルにすでにあります。
2. NetBackup Snapshot Manager と Azure Stack が異なる ECA で構成されている場合:
 - 次のコマンドを使用して Snapshot Manager を更新します。
`# flexsnap_configure truststore --ca <azure_stack_root_ca>`
 - 次のコマンドを使用して Snapshot Manager トラストストアを検証します。
`# flexsnap_configure truststore`
3. 既知のパブリック CA を使用して Azure Stack を構成:
NetBackup Snapshot Manager 側での手動による手順は必要ありません。

NetBackup Snapshot Manager のメンテナンス

- [第11章 NetBackup Snapshot Manager のログ記録](#)
- [第12章 NetBackup Snapshot Manager のアップグレード](#)
- [第13章 NetBackup Snapshot Manager のアンインストール](#)
- [第14章 NetBackup Snapshot Manager のトラブルシューティング](#)

NetBackup Snapshot Manager のログ記録

この章では以下の項目について説明しています。

- [NetBackup Snapshot Manager のログ記録のしくみについて](#)
- [Fluentd ベースの NetBackup Snapshot Manager ログ記録のしくみ](#)
- [NetBackup Snapshot Manager ログ](#)
- [NetBackup Snapshot Manager ログ記録のトラブルシューティング](#)

NetBackup Snapshot Manager のログ記録のしくみについて

NetBackup Snapshot Manager は、ログデータの収集と統合に **Fluentd** ベースのログフレームワークを使用します。**Fluentd** は、構造化ログデータの収集と消費のための統合ログ層を提供するオープンソースデータコレクタです。

Fluentd について詳しくは、[Fluentd](#) の Web サイトを参照してください。

すべての **NetBackup Snapshot Manager** コンテナサービスが、構成されている **Docker** ログドライバにサービスログを生成し、公開します。ログドライバは、**NetBackup Snapshot Manager** ホスト上で独立した `flexsnap-fluentd` コンテナとして実行されている **Fluentd** フレームワークです。**Fluentd** フレームワークを使用すると、これらの個々のサービスログが構造化され、**Fluentd** データコレクタにルーティングされ、ここから構成された出力プラグインに送信されるようになります。`flexsnap-fluentd` コンテナのログは、デフォルトで構成されている出力プラグインです。

Fluentd ベースのログを使用すると、次のようなメリットがあります。

- すべての **NetBackup Snapshot Manager** サービスのログを格納する、永続的な構造化リポジトリ

- すべての NetBackup Snapshot Manager ログを 1 つのストリームで扱うことで (多種多様な個別のログファイルでなく)、特定のログを簡単に追跡および監視可能
- ログに関連付けられたメタデータにより、トラブルシューティングが迅速化する横断検索が可能
- NetBackup Snapshot Manager ログを分析および自動化のためにサードパーティ製ツールに統合してプッシュする機能

Fluentd ベースの NetBackup Snapshot Manager ログ記録のしくみ

NetBackup Snapshot Manager をインストールまたはアップグレードすると、NetBackup Snapshot Manager ホストで次の変更が発生します。

- flexsnap-fluentd という名前の新しいコンテナサービスが、NetBackup Snapshot Manager ホスト上で開始されます。このサービスは、他のすべての NetBackup Snapshot Manager コンテナサービスの前に開始されます。flexsnap-fluentd サービスは、ホスト上の fluentd デーモンとして機能します。
- すべての NetBackup Snapshot Manager コンテナサービスは、Docker ログドライバとして fluentd を使用して開始されます。
- fluentd 構成ファイルは /cloudpoint/fluent/fluent.conf で作成されます。このファイルには、NetBackup Snapshot Manager ログを消費するためのリダイレクト先の決定に使用される出力プラグインの定義が格納されます。

すべてのインフラコンポーネントの準備が完了すると、各 NetBackup Snapshot Manager サービスは、構成された Docker fluentd ログドライバにそれぞれのログメッセージを送信します。その後、fluentd デーモンは、fluentd 構成ファイルに設定された出力プラグインに、構造化ログをリダイレクトします。これらのログは、NetBackup Snapshot Manager ホスト上の /cloudpoint/logs/flexsnap.log ファイルに送信されます。

ファイルサイズが最大 100 MB に達すると、flexsnap.log ファイルがローテーションされることに注意してください。flexsnap.log ファイルの合計 30 世代 (ローテーション済みファイル) が保持されます。これらの条件は、fluentd コマンドで導入された、新しいログファイルのローテーション (log-rotate-age) とログサイズ (log-rotate-size) コマンドオプションによって適用されます。

ログファイルのローテーションとログサイズのコマンドオプションの構成手順

- 1 /cloudpoint/flexsnap.conf ファイルで、log_rotate_age と log_rotate_size の値をログセクションに入力し、flexsnap-fluentd コンテナを再起動して変更を有効にします。

flexsnap.conf ファイルの例:

```
[logging]
log_rotate_age = 7
log_rotate_size = 20000
...
```

- **log_rotate_age**: ローテーションされたログファイルを保持する世代 (ローテーション前に累積できるファイルの合計数) を指定します。デフォルト値は **30** です。
 - **log_rotate_size**: 単一のログファイルをローテーションする上限のログファイルサイズを指定します (バイト単位)。デフォルト値は **100000000** バイトです。
- 2** flexsnap.conf ファイルを変更した後、flexsnap-fluentd コンテナを再起動します。

- **Docker 環境の場合**: # sudo docker restart flexsnap-fluentd

- **Podman 環境の場合**:

```
# sudo podman stop flexsnap-fluentd
# sudo podman start flexsnap-fluentd
```

NetBackup Snapshot Manager fluentd 構成ファイルについて

Fluentd は、ログメッセージのソース、ログの選択に使用するルールとフィルタのセット、ログメッセージを配信するためのターゲットの宛先を定義する構成ファイルを使用します。

NetBackup Snapshot Manager ホスト上で稼働する fluentd デーモンは、さまざまな宛先に NetBackup Snapshot Manager ログを送信する役割を担います。これらのターゲットは、入力データソースや必須の fluentd パラメータなど、その他の詳細とともに、プラグインの構成ファイル内に定義されます。NetBackup Snapshot Manager の場合、これらのプラグイン構成は、NetBackup Snapshot Manager ホスト上の fluentd 構成ファイル (/cloudpoint/fluent/fluent.conf 内) に格納されます。fluentd デーモンは、この構成ファイルから出力プラグインの定義を読み込み、NetBackup Snapshot Manager ログメッセージを送信する場所を決定します。

デフォルトでは、次の出力プラグイン定義が構成ファイルに追加されます。

STDOUT: これは、NetBackup Snapshot Manager ログメッセージを /cloudpoint/logs/flexsnap.log に送信するために使用されます。

このプラグインは次のように定義されます。

```
# Send to fluentd docker logs
<store>
@type stdout
</store>
```

さらに、NetBackup Snapshot Manager fluentd 構成ファイルには、次の宛先のプラグイン定義が含まれます。

- Splunk
- ElasticSearch

これらのプラグイン定義はテンプレートとして提供され、ファイル内でコメント化されます。実際の Splunk または ElasticSearch ターゲットを構成するには、これらの定義のコメントを解除し、必要に応じてパラメータ値を置換します。

fluentd 構成ファイルの変更

既存のプラグイン定義を変更する場合は、`fluent.conf` 構成ファイルを変更します。

fluent.conf ファイルを変更するには

- 1 NetBackup Snapshot Manager ホスト上で、任意のテキストエディタを使用して `/cloudpoint/fluent/fluent.conf` 構成ファイルを開き、内容を編集してプラグイン定義を追加または削除します。
- 2 ファイルに対するすべての変更を保存します。
- 3 `flexsnap-fluentd` コンテナサービスを次のコマンドを使用して再起動します。

```
# sudo docker restart flexsnap-fluentd
```

変更がすぐに有効になり、変更後に生成される新しいログメッセージにのみ適用されることに注意してください。ファイルの変更は、構成ファイルが更新される前に生成された古いログには適用されません。

NetBackup Snapshot Manager ログ

NetBackup Snapshot Manager は、NetBackup Snapshot Manager アクティビティの監視と、問題があった場合のトラブルシューティングに使用できる次のログを保持します。ログは、NetBackup Snapshot Manager ホストの `<install_path>/cloudpoint/logs` に格納されます。

表 11-1 NetBackup Snapshot Manager ログファイル

ログ	説明
<code>/cloudpoint/logs/flexsnap.log</code>	このログファイルには、すべての製品ログが含まれています。
<code>/cloudpoint/logs/flexsnap-cloudpoint.log</code>	このログファイルには、すべての NetBackup Snapshot Manager インストールログと構成ログ (<code>flexsnap_configure</code>) が含まれています。

ログ	説明
/cloudpoint/logs/flexsnap-ipv6config.log	このログファイルには、すべての IPv6 関連のログが含まれています。

スナップショットからのバックアップおよびバックアップジョブからのリストアのログ

/cloudpoint/openv/dm/datamover.<id> に移動します。

ここで、ログは logs、opt、netbackup の各ディレクトリにあります。

- nbpxyhelper と nbsubscriber のログは、logs ディレクトリ内にあります。
- VRTSpxb のログは、opt ディレクトリ内にあります。
- bpbkar、bpcd、bpcIntcmd、nbcert、vnetd、vxms およびその他すべてのサービスのログは、netbackup ディレクトリ内にあります。

ログの詳細度を高めるため、NetBackup Snapshot Manager の /cloudpoint/openv/netbackup で、bp.conf ファイルと nblog.conf ファイルを更新できます。『NetBackup ログリファレンスガイド』を参照してください。

bp.conf ファイルと nblog.conf ファイルへの変更は、スナップショットからのバックアップまたはリストアジョブが次回実行されたときに有効になります。

ログの保持

データムーバーログのデフォルトの構成は次のとおりです。

- ログの最大保持期間は 30 日です。30 日以上経過したログは削除されます。
- データムーバーログの高水準点と低水準点のデフォルトの構成は、「/cloudpoint」マウントポイントのサイズの 70% と 30% です。たとえば、/cloudpoint フォルダの使用可能なサイズが 30 GB の場合、高水準点は 21 GB (70%)、低水準点は 9 GB (30%) です。ログのディレクトリ (/cloudpoint/openv/dm/) のサイズが高水準点に達した場合、クリーンアップされて実行されなくなったデータムーバーコンテナの古いログは削除対象と見なされます。このようなデータムーバーコンテナのログは、低水準点に達するか、クリーンアップされた、または実行されなくなったデータムーバーコンテナのログがなくなるまで削除されます。

デフォルト構成の修正

ログの保持のデフォルト構成は、プライマリ NetBackup Snapshot Manager の flexsnap.conf に次のようなセクションを追加することで修正できます。パス /cloudpoint/flexsnap.conf から flexsnap.conf ファイルを開き、次のセクションを追加します。

```
[datamover]
high_water_mark = 50
```

```
low_water_mark = 20  
log_retention_in_days = 60
```

NetBackup Snapshot Manager 拡張機能の場合、プライマリサーバーの構成が使用されます。プライマリ NetBackup Snapshot Manager で構成を変更すると、1 時間以内に各 NetBackup Snapshot Manager 拡張機能で構成が更新されます。プライマリ NetBackup Snapshot Manager や NetBackup Snapshot Manager 拡張機能に個別のカスタム構成は使用できません。また、構成はプライマリ NetBackup Snapshot Manager でのみ変更する必要があります。プライマリ NetBackup Snapshot Manager と NetBackup Snapshot Manager 拡張機能の構成は同じですが、ログサイズの高水準点と低水準点は、各プライマリ NetBackup Snapshot Manager または NetBackup Snapshot Manager 拡張機能にマウントされた /cloudpoint ディレクトリに基づいて計算されます。

NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のログ

各 NetBackup Snapshot Manager 拡張機能は、独自の /cloudpoint/logs の場所でログを保持します。

- VM ベースの拡張機能ログ: /cloudpoint/logs ディレクトリ
- 管理対象 Kubernetes のクラスターベースの拡張機能ログ: ファイル共有に属する /cloudpoint/logs ディレクトリ

NetBackup Snapshot Manager ログ記録のトラブルシューティング

/cloudpoint/logs/flexsnap.log ファイルから NetBackup Snapshot Manager サービスのログを取得するには、次のコマンドを実行します。

```
# sudo cat /cloudpoint/logs/flexsnap.log | grep <flexsnap-service  
name>
```


NetBackup Snapshot Manager のアップグレード

この章では以下の項目について説明しています。

- [NetBackup Snapshot Manager のアップグレードについて](#)
- [サポート対象のアップグレードパス](#)
- [アップグレードのシナリオ](#)
- [NetBackup Snapshot Manager のアップグレードの準備](#)
- [NetBackup Snapshot Manager のアップグレード](#)
- [パッチまたは Hotfix を使用した NetBackup Snapshot Manager のアップグレード](#)
- [NetBackup Snapshot Manager ホストへのオペレーティングシステムパッチの適用](#)
- [NetBackup Snapshot Manager の移行とアップグレード](#)
- [ゾーンからリージョンへの移行のための GCP 構成](#)
- [アップグレード後のタスク](#)
- [移行後のタスク](#)

NetBackup Snapshot Manager のアップグレードについて

2 つのバージョンの NetBackup Snapshot Manager を 2 つの異なるホストで使用して同じ資産を管理することがないようにします。

NetBackup Snapshot Manager のアップグレード時に、以前のバージョンのスナップショットデータと構成データはすべて外部の /cloudpoint データボリュームで維持されます。Veritas では、同じホスト、または以前のバージョンの NetBackup Snapshot Manager データボリュームが接続されている別のホストで NetBackup Snapshot Manager をアップグレードすることをお勧めします。

サポート対象のアップグレードパス

表 12-1 NetBackup Snapshot Manager アップグレードパス

アップグレード前のバージョン	アップグレード後のバージョン
10.2	10.3
10.1/10.1.1	10.3
9.1/9.1.0.1	10.3 にアップグレードされた 10.2

メモ: 古いバージョンから 10.3 への直接のアップグレードはサポートされません。アップグレードパスでは、10.3 にアップグレードする前に 10.1 にアップグレードする必要があります。

アップグレードのシナリオ

次の表に、NetBackup Snapshot Manager のアップグレードのシナリオを示します。

メモ: NetBackup バージョン 10.3 の場合、NetBackup (プライマリ、メディア) サーバーと NetBackup Snapshot Manager のバージョンは同じレベルである必要があります。アップグレード中に、最初に NetBackup Snapshot Manager をアップグレードしてから NetBackup サーバーをアップグレードします。

表 12-2 アップグレードのシナリオ

シナリオ	説明	処理
NetBackup 10.1 または 10.2 から NetBackup 10.3 以降への完全アップグレード	NetBackup を 10.3 以降にアップグレードする場合 (すべての NetBackup Snapshot Manager サーバーのアップグレードを含む)	<ul style="list-style-type: none"> ■ NetBackup Snapshot Manager サーバーを無効にします。 ■ NetBackup Snapshot Manager サーバーをアップグレードします。 ■ NetBackup プライマリサーバーをアップグレードします。 ■ NetBackup Snapshot Manager サーバーを有効にします。 <p>メモ: 1 台以上の NetBackup Snapshot Manager サーバーをアップグレードしない場合は、NetBackup Web UI を使用してこれらのサーバーを無効にする必要があります。この場合、無効にした NetBackup Snapshot Manager サーバーに関連付けられている資産は NetBackup で保護できません。</p> <p>メモ: flexsnap_configure CLI を使用して Snapshot Manager をアップグレードした後も、Snapshot Manager に対して証明書が発行されていない場合は、次の手順を実行します。</p> <pre>tpconfig -update -snapshot_manager <snapshot_manager_name> -snapshot_manager_user_id <username> -manage_workload <workload></pre>

シナリオ	説明	処理
NetBackup Snapshot Manager のみをバージョン 10.3 以降にアップグレード	NetBackup Snapshot Manager サーバーのみを 10.3 以降にアップグレードし、NetBackup は 10.3 以降にアップグレードしない場合。	<p>NetBackup Snapshot Manager と NetBackup のバージョン間の非互換性をサポートする EEB (Emergency Engineering Binary) を入手するには、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。</p> <ul style="list-style-type: none">■ NetBackup Snapshot Manager サーバーを無効にします。■ NetBackup プライマリサーバーと関連付けられているメディアサーバーに EEB パッチを適用します。■ NetBackup Snapshot Manager をアップグレードします。■ 次に、NetBackup Snapshot Manager サーバーを有効にします。 <p>p.233 の「パッチまたは Hotfix を使用した NetBackup Snapshot Manager のアップグレード」を参照してください。</p> <p>メモ: flexsnap_configure CLI を使用して Snapshot Manager をアップグレードした後も、Snapshot Manager に対して証明書が発行されていない場合は、次の手順を実行します。</p> <pre>tpconfig -update -snapshot_manager <snapshot_manager_name> -snapshot_manager_user_id <username> -manage_workload <workload></pre>
	NetBackup Snapshot Manager のみをバージョン 10.3 以降にアップグレードする予定だったが、オンホストエージェントと NetBackup Snapshot Manager 拡張機能をアップグレードしなかった場合。	<ul style="list-style-type: none">■ オンホストエージェントのバージョンを 10.3 以降に更新します。■ NetBackup Snapshot Manager 拡張機能をバージョン 10.3 以降に更新します。 <p>NetBackup Snapshot Manager とオンホスト/NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のバージョン間の非互換性をサポートする場合は、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。</p> <p>メモ: 上記の推奨処置は「NetBackup Snapshot Manager における RabbitMQ の認証回避の脆弱性」のセキュリティアドバイザリに基づいています。</p>

シナリオ	説明	処理
NetBackup バージョン 10.3 へのアップグレード	お使いの NetBackup 9.1.x サーバーに NetBackup Snapshot Manager がある場合は、NetBackup 10.3 にアップグレードする前に、NetBackup Snapshot Manager を NetBackup 10.x にアップグレードする必要があります。その後、NetBackup 9.1.x を NetBackup 10.3 にアップグレードします。	このアップグレードのプロセスは次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none">■ メンテナンスのため、NetBackup Web UI で NetBackup Snapshot Manager サーバーを無効にします。■ NetBackup Snapshot Manager サーバーを NetBackup 9.1.x から NetBackup 10.x にアップグレードします。■ NetBackup Snapshot Manager サーバーを NetBackup 10.x から NetBackup 10.3 にアップグレードします。■ NetBackup Web UI で NetBackup Snapshot Manager サーバーを有効にします。■ NetBackup サーバーを 8.3.x から直接 10.3 にアップグレードします。■ ストレージユニットで構成されている場合は、メディアサーバーを 10.3 にアップグレードします。
VM ベースの NetBackup Snapshot Manager の Kubernetes 配備への移行	VM ベースの NetBackup Snapshot Manager を管理対象 Kubernetes クラスタに移行する場合。	手順について詳しくは、『Kubernetes クラスタ向け NetBackup™ 配備ガイド』の「NetBackup Snapshot Manager の移行とアップグレード」セクションを参照してください。
RHEL での NetBackup Snapshot Manager の移行とアップグレード	RHEL 8.6 または 8.4 での NetBackup Snapshot Manager の移行とアップグレードを行う場合	p.237 の「 NetBackup Snapshot Manager の移行とアップグレード 」を参照してください。

NetBackup Snapshot Manager のアップグレードの準備

アップグレード前に以下の点に注意してください。

- NetBackup Snapshot Manager インスタンス、仮想マシン、または物理ホストが、アップグレード先の NetBackup Snapshot Manager バージョンの要件を満たしていることを確認します。
p.15 の「[システム要件への準拠](#)」を参照してください。
- NetBackup サーバーで必要なポートが、次の章の「必要なポート」セクションで説明されている要件を満たしていることを確認します。
p.34 の「[NetBackup Snapshot Manager でのスナップショットジョブからのバックアップの準備](#)」を参照してください。
- NetBackup Snapshot Manager のアップグレード時に、以前のバージョンのスナップショットデータと構成データはすべて外部の /cloudpoint データボリュームで維

持されます。この情報は NetBackup Snapshot Manager コンテナとイメージの外部にあり、アップグレード中保持されます。

ただし、必要に応じて、アップグレードプロセス中にメッセージが表示されたら、または手動で /cloudpoint ボリューム内のすべてのデータのバックアップを作成できます。

p.254 の「[NetBackup Snapshot Manager のバックアップ](#)」を参照してください。

- (PostgreSQL の場合) インストールディレクトリの権限は 755 以上である必要があります。PostgreSQL サーバーは root 以外のユーザーで実行されるため、インストールディレクトリにアクセスするユーザーは root 以外のユーザーである必要があります。Mongo データベースから PostgreSQL データベースにデータを移行する場合、必要な最小容量は 1 GB です。
- NetBackup Snapshot Manager で実行されているジョブがないことを確認します。
 - NetBackup Web UI を使用している場合は NetBackup Snapshot Manager サーバーを無効にし、進行中のすべてのジョブが完了するまで待機します。nbstlutil コマンドを使用して、保留中のすべての SLP 操作をキャンセルします。次のいずれかのコマンドを使用します。
 - 特定のイメージに対する保留中の SLP 操作をキャンセルする場合は、
nbstlutil cancel -backupid <value> を使用します。
 - 特定のライフサイクルに属するイメージに対する保留中の SLP 操作をキャンセルする場合は、nbstlutil cancel -lifecycle <name> を使用します。
 - NetBackup プライマリサーバーで、次のコマンドを実行してすべての NetBackup プロセスを停止します。
 - UNIX の場合: /usr/opensv/netbackup/bin/bp.kill_all
 - Windows の場合: install_path¥NetBackup¥bin¥bpdown -f
- NetBackup Snapshot Manager のアップグレード後に、必要に応じて NetBackup プライマリサーバーをアップグレードできます。また、NetBackup Web UI から NetBackup Snapshot Manager サーバーを有効にする必要があります。

NetBackup Snapshot Manager のアップグレード

次の手順では、NetBackup Snapshot Manager の配備をアップグレードする方法について説明します。アップグレード中に、現在のバージョンの NetBackup Snapshot Manager を実行しているコンテナを新しいコンテナに置き換えます。

Podman/Docker 環境で NetBackup Snapshot Manager サーバーをアップグレードするには

- 1 NetBackup Snapshot Manager アップグレードインストーラをダウンロードします。
NetBackup Snapshot Manager のダウンロードページで、[今すぐダウンロード (Download Now)]をクリックして NetBackup Snapshot Manager インストーラをダウンロードします。

NetBackup Snapshot Manager ソフトウェアコンポーネントはパッケージ形式で利用可能です。ファイル名の形式を次に示します。

```
NetBackup_SnapshotManager_<version>.tar.gz
```

メモ: 実際のファイル名は、リリースバージョンによって異なる場合があります。

- 2 NetBackup Snapshot Manager を配備するコンピュータに、ダウンロードした圧縮イメージファイルをコピーします。
- 3 イメージファイルの tar を解凍し、内容を一覧表示します。

```
# ls
NetBackup_SnapshotManager_10.3.x.x.xxxx.tar.gz
netbackup-flexsnap-10.3.x.x.xxxx.tar.gz
flexsnap_preinstall.sh
```

- 4 次のコマンドを実行して、NetBackup Snapshot Manager ホストのインストールを準備します。

```
# sudo ./flexsnap_preinstall.sh
```

出力は次のようになります。

Podman の場合

```
Checking for disk space           ... done
Validate SELINUX                  ... done
Check for podman installation     ... done
Validate podman version support   ... done
Check for podman socket file      ... done
Checking for required packages    ... done
Validate required services health ... done
Removing deprecated services     ... done
Loading Snapshot Manager service images ... done
```

Docker の場合

```
Checking for disk space           ... done
Validate SELINUX                  ... done
Check for docker installation     ... done
Validate docker version support   ... done
Check for docker socket file      ... done
Checking for required packages    ... done
Validate required services health ... done
Removing deprecated services     ... done
Loading Snapshot Manager service images ... done
```


- 5 保護ポリシーのスナップショットまたは他の操作が進行中でないことを確認してから、次のコマンドを実行して **NetBackup Snapshot Manager** を停止します。

Podman の場合

```
# podman run -it --rm -u 0 -v /cloudpoint:/cloudpoint
-v /run/podman/podman.sock:/run/podman/podman.sock
veritas/flexsnap-deploy:<current_version> stop
```

Docker の場合

```
# docker run -it --rm -u 0 -v /cloudpoint:/cloudpoint
-v /run/docker/docker.sock:/run/docker/docker.sock
veritas/flexsnap-deploy:<current_version> stop
```

ここで、**current_version** は、現在インストールされている **NetBackup Snapshot Manager** のバージョンを表します。

メモ: 改行なしでコマンドを入力していることを確認します。

Docker/Podman の場合: flexsnap_configure CLI を使用する場合: #
flexsnap_configure stop

NetBackup Snapshot Manager コンテナが 1 つずつ停止します。次のようなメッセージがコマンドラインに表示されます。

```
Stopping the services
Stopping services at time: Mon Jul 31 12:49:01 UTC 2023
Stopping container: flexsnap-workflow-system-0-min ...done
Stopping container: flexsnap-workflow-general-0-min ...done
Stopping container: flexsnap-listener ...done
Stopping container: flexsnap-nginx ...done
Stopping container: flexsnap-notification ...done
Stopping container: flexsnap-policy ...done
Stopping container: flexsnap-scheduler ...done
Stopping container: flexsnap-onhostagent ...done
Stopping container: flexsnap-agent ...done
Stopping container: flexsnap-coordinator ...done
Stopping container: flexsnap-api-gateway ...done
Stopping container: flexsnap-certauth ...done
Stopping container: flexsnap-rabbitmq ...done
```

```
Stopping container: flexsnap-postgresql ...done
Stopping container: flexsnap-fluentd ...done
Stopping services completed at time: Mon Jul 31 12:49:21 UTC 2023
```

すべての NetBackup Snapshot Manager コンテナの停止を待機してから、次の手順に進みます。

6 環境に応じて、次のコマンドを実行して NetBackup Snapshot Manager をアップグレードします。

■ *Podman* の場合

```
# podman run -it --rm -u 0 -v
/cloudpoint:/cloudpoint
-v /run/podman/podman.sock:/run/podman/podman.sock
veritas/flexsnap-deploy:<new_version> install
```

無人インストールの場合は、次のコマンドを使用します。

```
# podman run -it --rm -u 0 -v
/cloudpoint:/cloudpoint
-v /run/podman/podman.sock:/run/podman/podman.sock
veritas/flexsnap-deploy:<new_version> install -y
```

■ *Docker* の場合

```
# sudo docker run -it --rm -u 0 -v
/cloudpoint:/cloudpoint -v /cloudpoint:/cloudpoint
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
veritas/flexsnap-deploy:<new_version> install
```

無人インストールの場合は、次のコマンドを使用します。

```
# sudo docker run -it --rm --privileged -u 0 -v
/cloudpoint:/cloudpoint -v /cloudpoint:/cloudpoint
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
veritas/flexsnap-deploy:<new_version> install -y
```

- Docker/Podman の場合: flexsnap_configure CLI を使用する場合:

```
flexsnap_configure install
```

ここで、*new_version* はアップグレード後の NetBackup Snapshot Manager のバージョン (たとえば 10.3.x.x.xxxxx) を表します。

-y オプションを指定すると、以降のすべてのインストールプロンプトに対して承認が渡され、インストーラを非対話モードで進められます。

メモ: 改行なしでコマンドを入力していることを確認します。

インストーラは最初に個々のサービスイメージをロードし、次にそれらをそれぞれのコンテナで起動します。

出力は次のようになります。次に、Podman 環境の出力例を示します。

```
Stopping the services
Stopping services at time: Fri Jul 28 10:30:05 UTC 2023
Stopping container:
flexsnap-agent.12ef61207c634aeba0f37aba192a4960 ...done
Stopping container: flexsnap-listener ...done
Stopping container: flexsnap-nginx ...done
Stopping container: flexsnap-notification ...done
Stopping container: flexsnap-policy ...done
Stopping container: flexsnap-scheduler ...done
Stopping container: flexsnap-onhostagent ...done
Stopping container: flexsnap-agent ...done
Stopping container: flexsnap-coordinator ...done
Stopping container: flexsnap-api-gateway ...done
Stopping container: flexsnap-certauth ...done
Stopping container: flexsnap-rabbitmq ...done
Stopping container: flexsnap-mongodb ...done
Stopping container: flexsnap-fluentd ...done
Stopping services completed at time: Fri Jul 28 10:30:23 UTC 2023
Configuration started at time: Fri Jul 28 10:30:26 UTC 2023
Docker server version: 1.13.1
This is an upgrade to NetBackup Snapshot Manager 10.3.0.x.xxxx
Previous Snapshot Manager version: 10.2.0.x.xxxx
Removing exited container
flexsnap-agent.12ef61207c634aeba0f37aba192a4960 ...done
Removing exited container flexsnap-nginx ...done
Removing exited container flexsnap-notification ...done
Removing exited container flexsnap-policy ...done
Removing exited container flexsnap-scheduler ...done
```

```
Removing exited container flexsnap-onhostagent ...done
Removing exited container flexsnap-agent ...done
Removing exited container flexsnap-listener ...done
Removing exited container flexsnap-coordinator ...done
Removing exited container flexsnap-api-gateway ...done
Removing exited container flexsnap-certauth ...done
Removing exited container flexsnap-rabbitmq ...done
Removing exited container flexsnap-mongodb ...done
Removing exited container flexsnap-ipv6config ...done
Removing exited container flexsnap-fluentd ...done
Deleting network : flexsnap-network ...done
Taking backup of Snapshot Manager metadata...done
Backup completed successfully.
Backup file located at
/cloudpoint/backup/cloudpoint_10.2.0.x.xxxx.tar.gz.
Creating network: flexsnap-network ...done
Starting container: flexsnap-fluentd ...done
Starting container: flexsnap-ipv6config ...done
Starting container: flexsnap-postgresql ...done
Waiting for flexsnap-postgresql container to move to healthy
state...Starting container: flexsnap-mongodb ...done
Waiting for flexsnap-mongodb container to move to healthy
state...Data migration required from mongo database to postgresql
database
Data migration is successful.
Starting container: flexsnap-rabbitmq ...done
Waiting for flexsnap-rabbitmq container to move to healthy
state...Starting container: flexsnap-certauth ...done
Starting container: flexsnap-api-gateway ...done
Starting container: flexsnap-coordinator ...done
Starting container: flexsnap-listener ...done
Starting container: flexsnap-agent ...done
Starting container: flexsnap-onhostagent ...done
Starting container: flexsnap-scheduler ...done
Starting container: flexsnap-policy ...done
Starting container: flexsnap-notification ...done
Starting container: flexsnap-nginx ...done
Deleteing mongo resources
flexsnap-mongodb
Upgrade finished at time: Fri Jul 28 10:35:37 UTC 2023
```

例 2:

```
Stopping the services
Stopping services at time: Fri Aug  4 10:38:37 UTC 2023
Stopping container: flexsnap-workflow-system-0-min ...done
Stopping container: flexsnap-workflow-general-0-min ...done
Stopping container: flexsnap-listener ...done
Stopping container: flexsnap-nginx ...done
Stopping container: flexsnap-notification ...done
Stopping container: flexsnap-policy ...done
Stopping container: flexsnap-scheduler ...done
Stopping container: flexsnap-onhostagent ...done
Stopping container: flexsnap-agent ...done
Stopping container: flexsnap-coordinator ...done
Stopping container: flexsnap-api-gateway ...done
Stopping container: flexsnap-certauth ...done
Stopping container: flexsnap-rabbitmq ...done
Stopping container: flexsnap-mongodb ...done
Stopping container: flexsnap-fluentd ...done
Stopping services completed at time: Fri Aug  4 10:38:55 UTC 2023
Configuration started at time: Fri Aug  4 10:38:57 UTC 2023
Docker server version: 20.10.7
```

IPv6 configuration is temporarily disabled on system. Snapshot Manager will be configured without IPv6 support.
For Snapshot Manager with IPv6 support, enable IPv6 configuration on the system.

```
This is an upgrade to NetBackup Snapshot Manager 10.3.0.x.xxxx
Previous Snapshot Manager version: 10.2.0.0.1208
Removing exited container flexsnap-nginx ...done
Removing exited container flexsnap-notification ...done
Removing exited container flexsnap-policy ...done
Removing exited container flexsnap-scheduler ...done
Removing exited container flexsnap-onhostagent ...done
Removing exited container flexsnap-agent ...done
Removing exited container flexsnap-listener ...done
Removing exited container flexsnap-coordinator ...done
Removing exited container flexsnap-api-gateway ...done
Removing exited container flexsnap-certauth ...done
Removing exited container flexsnap-rabbitmq ...done
Removing exited container flexsnap-mongodb ...done
Removing exited container flexsnap-fluentd ...done
Deleting network : flexsnap-network ...done
```

```
Taking backup of Snapshot Manager metadata...done
Backup completed successfully.
Backup file located at
/cloudpoint/backup/cloudpoint_10.1.1.0.1208.tar.gz.
Creating network: flexsnap-network ...done
Starting container: flexsnap-fluentd ...done
Starting container: flexsnap-postgresql ...done
Waiting for flexsnap-postgresql container to move to healthy
state...Starting container: flexsnap-mongodb ...done
Waiting for flexsnap-mongodb container to move to healthy
state...Data migration required from mongo database to postgresql
database
Data migration is successful.
Starting container: flexsnap-rabbitmq ...done
Waiting for flexsnap-rabbitmq container to move to healthy
state...Starting container: flexsnap-certauth ...done
Waiting for flexsnap-certauth container to move to healthy
state...Starting container: flexsnap-api-gateway ...done
Starting container: flexsnap-coordinator ...done
Starting container: flexsnap-listener ...done
Starting container: flexsnap-agent ...done
Starting container: flexsnap-onhostagent ...done
Starting container: flexsnap-scheduler ...done
Starting container: flexsnap-policy ...done
Starting container: flexsnap-notification ...done
Starting container: flexsnap-nginx ...done
Deleteing mongo resources
flexsnap-mongodb
```

7 NetBackup Snapshot Manager の対話型および非対話型アップグレード:

■ NetBackup Snapshot Manager の対話型アップグレード:

```
flexsnap_configure install -i
```

出力は次のようになります。

```
Configuration started at time: Thu Jul 13 09:23:27 UTC 2023
Docker server version: 1.13.1
This is an upgrade to NetBackup Snapshot Manager 10.3.0.0.1008
Previous Snapshot Manager version: 10.2.0.0.1188
Do you want to take a backup of the Snapshot Manager metadata
prior to upgrade? (y/n): n
Removing exited container
flexsnap-agent.837b51be82f5451e8eca27761d2f5b0c ...done
Removing exited container flexsnap-nginx ...done
```

```
Removing exited container flexsnap-notification ...done
Removing exited container flexsnap-policy ...done
Removing exited container flexsnap-scheduler ...done
Removing exited container flexsnap-onhostagent ...done
Removing exited container flexsnap-agent ...done
Removing exited container flexsnap-listener ...done
Removing exited container flexsnap-coordinator ...done
Removing exited container flexsnap-api-gateway ...done
Removing exited container flexsnap-certauth ...done
Removing exited container flexsnap-rabbitmq ...done
Removing exited container flexsnap-postgresql ...done
Removing exited container flexsnap-fluentd ...done
Deleting network : flexsnap-network ...done
Creating network: flexsnap-network ...done
Starting container: flexsnap-fluentd ...done
Starting container: flexsnap-postgresql ...done
Waiting for flexsnap-postgresql container to move to healthy
state...
Starting container: flexsnap-rabbitmq ...done
Waiting for flexsnap-rabbitmq container to move to healthy
state...
Starting container: flexsnap-certauth ...done
Starting container: flexsnap-api-gateway ...done
Starting container: flexsnap-coordinator ...done
Starting container: flexsnap-listener ...done
Starting container: flexsnap-agent ...done
Starting container: flexsnap-onhostagent ...done
Starting container: flexsnap-scheduler ...done
Starting container: flexsnap-policy ...done
Starting container: flexsnap-notification ...done
Starting container: flexsnap-nginx ...done
Upgrade finished at time: Thu Jul 13 09:27:18 UTC 2023
```

■ NetBackup Snapshot Manager の非対話型アップグレード: #

```
flexsnap_configure install
```

出力は次のようになります。

```
Configuration started at time: Thu Jul 13 09:23:27 UTC 2023
Docker server version: 1.13.1
This is an upgrade to NetBackup Snapshot Manager 10.3.0.0.1008
Previous Snapshot Manager version: 10.2.0.0.1188
Taking backup of Snapshot Manager metadata...done
Backup completed successfully.
```

```
Backup file located at
/cloudpoint/backup/cloudpoint_10.2.0.0.1188.tar.gz.
Removing exited container
flexsnap-agent.837b51be82f5451e8eca27761d2f5b0c ...done
Removing exited container flexsnap-nginx ...done
Removing exited container flexsnap-notification ...done
Removing exited container flexsnap-policy ...done
Removing exited container flexsnap-scheduler ...done
Removing exited container flexsnap-onhostagent ...done
Removing exited container flexsnap-agent ...done
Removing exited container flexsnap-listener ...done
Removing exited container flexsnap-coordinator ...done
Removing exited container flexsnap-api-gateway ...done
Removing exited container flexsnap-certauth ...done
Removing exited container flexsnap-rabbitmq ...done
Removing exited container flexsnap-postgresql ...done
Removing exited container flexsnap-fluentd ...done
Deleting network : flexsnap-network ...done
Creating network: flexsnap-network ...done
Starting container: flexsnap-fluentd ...done
Starting container: flexsnap-postgresql ...done
Waiting for flexsnap-postgresql container to move to healthy
state...
Starting container: flexsnap-rabbitmq ...done
Waiting for flexsnap-rabbitmq container to move to healthy
state...
Starting container: flexsnap-certauth ...done
Starting container: flexsnap-api-gateway ...done
Starting container: flexsnap-coordinator ...done
Starting container: flexsnap-listener ...done
Starting container: flexsnap-agent ...done
Starting container: flexsnap-onhostagent ...done
Starting container: flexsnap-scheduler ...done
Starting container: flexsnap-policy ...done
Starting container: flexsnap-notification ...done
Starting container: flexsnap-nginx ...done
Upgrade finished at time: Thu Jul 13 09:27:18 UTC 2023
```

- 8 (省略可能) 次のコマンドを実行して、以前のバージョンのイメージを削除します。

(*Podman* の場合) # `podman rmi -f <imagename>:<oldimage_tagid>`

(*Docker* の場合) # `docker rmi -f <imagename>:<oldimage_tagid>`

- 9 新しい NetBackup Snapshot Manager バージョンが正常にインストールされたことを確認するには:

p.52 の「NetBackup Snapshot Manager が正常にインストールされたことの確認」を参照してください。
- 10 これによりアップグレードプロセスは終了します。NetBackup Snapshot Manager 構成の設定と、データがそのまま維持されていることを確認します。

パッチまたは Hotfix を使用した NetBackup Snapshot Manager のアップグレード

パッチまたは Hotfix を使用しても現在の NetBackup Snapshot Manager サーバーをアップグレードできます。通常のアップグレードに適用される考慮事項および手順はすべて、パッチまたは Hotfix を使用するアップグレードにも適用されます。ただし、新しい NetBackup Snapshot Manager イメージをダウンロードする代わりにパッチまたは Hotfix バイナリをダウンロードします。

パッチまたは Hotfix の EEB (Emergency Engineering Binary) を入手については、ベリタステクニカルサポート (https://www.veritas.com/content/support/en_US/contact-us) にお問い合わせください。

以下に、例を含めた簡単な手順を示します。アップグレード手順について詳しくは、p.222 の「NetBackup Snapshot Manager のアップグレード」を参照してください。

現在インストールされているバージョンが NetBackup Snapshot Manager 10.2.x.x で、Podman/Docker 環境の RHEL 8.6 システムで NetBackup Snapshot Manager パッチバージョン 10.3.x.x.xxxx にアップグレードする場合を考えます。

パッチまたは Hotfix を使用して NetBackup Snapshot Manager をアップグレードするには

- 1 ベリタステクニカルサポート から取得した NetBackup Snapshot Manager EEB をダウンロードします。

例: NetBackup_SnapshotManager_<バージョン>.tar.gz

- 2 イメージファイルの tar を解凍し、内容を一覧表示します。

```
# ls
NetBackup_SnapshotManager_10.3.x.x.xxxx.tar.gz
netbackup-flexsnap-10.3.x.x.xxxx.tar.gz
flexsnap_preinstall.sh
```

- 3 次のコマンドを実行して、NetBackup Snapshot Manager ホストのインストールを準備します。

```
# sudo ./flexsnap_preinstall.sh
```

- 4 保護ポリシーのスナップショットまたは他の操作が進行中でないことを確認してから、次のコマンドを実行して NetBackup Snapshot Manager を停止します。

Podman の場合

```
# podman run -it --rm --privileged -v
/cloudpoint:/cloudpoint -v
/run/podman/podman.sock:/run/podman/podman.sock
veritas/flexsnap-deploy:<current_version> stop
```

Docker の場合

```
# docker run -it --rm -v /cloudpoint:/cloudpoint -v
/run/docker/docker.sock:/run/docker/docker.sock
veritas/flexsnap-deploy:<current_version> stop
```

ここで、*current_version* は、現在インストールされている NetBackup Snapshot Manager のバージョンを表します。

Docker/Podman の場合: flexsnap_configure CLI を使用する場合: #
flexsnap_configure stop

- 5 環境に応じて、次のコマンドを実行して NetBackup Snapshot Manager をアップグレードします。

- Docker/Podman の場合: flexsnap_configure CLI を使用する場合: #
flexsnap_configure install

- *Podman* の場合

```
# podman run -it --rm -u 0 -v
/cloudpoint:/cloudpoint -v
/run/podman/podman.sock:/run/podman/podman.sock
veritas/flexsnap-deploy:<EEB_version> install
```

無人インストールの場合は、次のコマンドを使用します。

```
# podman run -it --rm -u 0 -v
/cloudpoint:/cloudpoint -v
/run/podman/podman.sock:/run/podman/podman.sock
veritas/flexsnap-deploy:<EEB_version> install -y
```

■ Docker の場合

```
# sudo docker run -it --rm -u 0 -v
/cloudpoint:/cloudpoint -v /cloudpoint:/cloudpoint
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
veritas/flexsnap-deploy:<new_version> install
```

無人インストールの場合は、次のコマンドを使用します。

```
# sudo docker run -it --rm -u 0 -v
/cloudpoint:/cloudpoint -v /cloudpoint:/cloudpoint
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
veritas/flexsnap-deploy:<new_version> install -y
```

ここで、**EEB_version** はアップグレード後の NetBackup Snapshot Manager パッチまたは Hotfix のバージョンを表します。

-y オプションを指定すると、以降のすべてのインストールプロンプトに対して承認が渡され、インストーラを非対話モードで進められます。

メモ: 改行なしでコマンドを入力していることを確認します。

インストーラは最初に個々のサービスイメージをロードし、次にそれらをそれぞれのコンテナで起動します。

6 (省略可能) 次のコマンドを実行して、以前のバージョンのイメージを削除します。

(Podman の場合) # podman rmi -f <imagename>:<oldimage_tagid>

(Docker の場合) # docker rmi -f <imagename>:<oldimage_tagid>

- 7 新しい NetBackup Snapshot Manager バージョンが正常にインストールされたことを確認するには:
 p.52 の「[NetBackup Snapshot Manager が正常にインストールされたことの確認](#)」を参照してください。
- 8 これで、パッチまたは Hotfix を使用した NetBackup Snapshot Manager のアップグレードプロセスが完了しました。NetBackup Snapshot Manager 構成の設定と、データがそのまま維持されていることを確認します。

NetBackup Snapshot Manager ホストへのオペレーティングシステムパッチの適用

NetBackup Snapshot Manager ホストにオペレーティングシステムパッチを適用するには、次の手順を実行します。

1. 次のコマンドを使用して、NetBackup Snapshot Manager を停止します。
 - Podman の場合:


```
# podman run -it --rm -u 0 -v /cloudpoint:/cloudpoint -v /run/podman/podman.sock:/run/podman/ podman.sock veritas/flexsnap-deploy:<version> stop
```
 - Docker の場合:


```
# docker run -it --rm -u 0 -v /cloudpoint:/cloudpoint-v /var/run/docker.sock:/var/run/ docker.sock veritas/flexsnap-deploy:<version> stop
```
2. オペレーティングシステムのパッチを適用するには、該当するオペレーティングシステムのマニュアルに記載されている手順を実行します。
3. オペレーティングシステムのパッチが適用されたら、次のコマンドを使用して NetBackup Snapshot Manager を開始します。
 - Podman の場合:


```
# podman run -it --rm -u 0 -v /cloudpoint:/cloudpoint -v /run/podman/podman.sock:/run/podman/ podman.sock veritas/flexsnap-deploy:<version> start
```
 - Docker の場合:


```
# docker run -it --rm -u 0 -v /cloudpoint:/cloudpoint-v /var/run/docker.sock:/var/run/ docker.sock veritas/flexsnap-deploy:<version> start
```

NetBackup Snapshot Manager の移行とアップグレード

このセクションでは、RHEL で NetBackup Snapshot Manager を移行およびアップグレードする手順について説明します。

NetBackup Snapshot Manager の移行を開始する前に

NetBackup Snapshot Manager をインストールする前に次を完了していることを確認します。

- 環境がシステム要件を満たしていることを確認します。
p.15 の「[システム要件への準拠](#)」を参照してください。
- NetBackup Snapshot Manager をインストールするインスタンスを作成するか、物理ホストを準備します。
p.33 の「[インスタンスまたは物理ホストで特定のポートが開いていることの確認](#)」を参照してください。
p.30 の「[NetBackup Snapshot Manager をインストールするインスタンスの作成またはホストの準備](#)」を参照してください。
- RHEL 8.8 ホストのインストールを準備します。既存の RHEL 7.x OS を RHEL 8.8 OS にアップグレードするか、RHEL 8.8 で新しいシステムを作成できます。
 - RHEL 7.x から RHEL 8.8 へのシステムのアップグレードについては、[Red Hat 社のマニュアル](#)に従ってください。
 - RHEL 8.8 で新しいシステムを作成する場合は、Podman コンテナプラットフォームを構成します。
p.30 の「[コンテナプラットフォーム \(Docker、Podman\) のインストール](#)」を参照してください。
簡単な手順を以下に示します。
 - RHEL リポジトリを設定します。
AWS クラウドの場合は追加のリポジトリを有効にします。

```
# sudo yum-config-manager --enable  
rhui-REGION-rhel-server-extras
```
 - 必要に応じて Podman をインストールします。

```
# sudo yum install -y podman
```
 - SELinux が有効になっている場合は、モードを **permissive** モードに変更してシステムを再起動します。
`/etc/selinux/config` 構成ファイルを編集し、SELINUX パラメータ値を `SELINUX=permissive` に変更します。

- 次のコマンドを実行して、必要なパッケージ (lvm2、udev、dnsmag) をホストにインストールします。

```
#yum install -y lvm2-<version>
#yum install -y lvm2-libs-<version>
#yum install -y systemd-udev-<version>
#yum install -y podman-plugins
```

- 次のコマンドを実行して、Podman と Conmon のバージョンをサポート対象バージョンにロックし、yum 更新で更新されないようにします。

```
sudo yum install -y podman-4.0.2-7.module+el8.3.1+9857+68fb1526
sudo yum install -y python3-dnf-plugin-versionlock
```

- インスタンスまたは物理ホストで特定のポートが開いていることを確認します。
p.33 の「[インスタンスまたは物理ホストで特定のポートが開いていることの確認](#)」を参照してください。

次に、RHEL 7.x ホストから新しく準備した RHEL 8.8 ホストに NetBackup Snapshot Manager を移行します。

p.238 の「[RHEL 8.8 での NetBackup Snapshot Manager の移行とアップグレード](#)」を参照してください。

RHEL 8.8 での NetBackup Snapshot Manager の移行とアップグレード

RHEL 7.x ホストから新しい RHEL 8.8 ホストに NetBackup Snapshot Manager 10.0 または 10.0.0.1 を移行するには、次の手順を実行します。

Docker 環境で NetBackup Snapshot Manager をアップグレードするには

- 1 NetBackup Snapshot Manager アップグレードインストーラをダウンロードします。

例: NetBackup_SnapshotManager_<version>.tar.gz

- 2 イメージファイルの tar を解凍し、内容を一覧表示します。

```
# ls
NetBackup_SnapshotManager_10.3.x.x.xxxx.tar.gz
netbackup-flexsnap-10.3.x.x.xxxx.tar.gz
flexsnap_preinstall.sh
```

- 3 次のコマンドを実行して、NetBackup Snapshot Manager ホストのインストールを準備します。

```
# sudo ./flexsnap_preinstall.sh
```

- 4 次のコマンドを実行して、NetBackup Snapshot Manager をアップグレードします。

```
# docker run -it --rm -u 0
-v /cloudpoint:/cloudpoint
-v /run/docker/docker.sock:/run/docker/docker.sock
veritas/flexsnap-deploy:<new_version> install
```

無人インストールの場合は、次のコマンドを使用します。

```
# docker run -it --rm -u 0
-v /cloudpoint:/cloudpoint
-v /run/docker/docker.sock:/run/docker/docker.sock
veritas/flexsnap-deploy:<new_version> install -y
```

ここで、**new_version** はアップグレード後の NetBackup Snapshot Manager のバージョンを表します。

-y オプションを指定すると、以降のすべてのインストールプロンプトに対して承認が渡され、インストーラを非対話モードで進められます。

メモ: 改行なしでコマンドを入力していることを確認します。

flexsnap_configure CLI を使用する場合は、次のコマンドを使用します。

```
# flexsnap_configure install
```

インストーラは最初に個々のサービスイメージをロードし、次にそれらをそれぞれのコンテナで起動します。

- 5 (省略可能) 次のコマンドを実行して、以前のバージョンのイメージを削除します。

```
# docker rmi -f <imagename>:<oldimage_tagid>
```

- 6 新しい NetBackup Snapshot Manager バージョンが正常にインストールされたことを確認するには:

p.52 の「[NetBackup Snapshot Manager が正常にインストールされたことの確認](#)」を参照してください。

Podman 環境で **NetBackup Snapshot Manager** を移行するには

- 1 RHEL 7.x ホストで、保護ポリシーのスナップショットまたは他の操作が進行中でないことを確認してから、次のコマンドを実行して NetBackup Snapshot Manager を停止します。

```
# sudo docker run -it --rm
-v /cloudpoint:/cloudpoint
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
veritas/flexsnap-cloudpoint:<current_version> stop
```

ここで、**current_version** は、現在インストールされている NetBackup Snapshot Manager のバージョンを表します。

例:

```
# sudo docker run -it --rm -v /cloudpoint:/cloudpoint
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
veritas/flexsnap-cloudpoint:10.3.x.x.xxxx stop
```

メモ: これは 1 つのコマンドです。改行なしでコマンドを入力していることを確認します。

flexsnap_configure CLI を使用する場合は、次のコマンドを使用します。

```
# flexsnap_configure stop
```

NetBackup Snapshot Manager コンテナが 1 つずつ停止します。次のようなメッセージがコマンドラインに表示されます。

```
Stopping the services
Stopping container:
flexsnap-agent.8f9ee77e48964e278a0367e60defdf6e ...done
Stopping container: flexsnap-workflow-system-0-min ...done
Stopping container: flexsnap-workflow-general-0-min ...done
Stopping container: flexsnap-listener ...done
Stopping container: flexsnap-nginx ...done
Stopping container: flexsnap-notification ...done
Stopping container: flexsnap-policy ...done
Stopping container: flexsnap-scheduler ...done
Stopping container: flexsnap-onhostagent ...done
Stopping container: flexsnap-agent ...done
Stopping container: flexsnap-coordinator ...done
```

```
Stopping container: flexsnap-api-gateway ...done
Stopping container: flexsnap-certauth ...done
Stopping container: flexsnap-rabbitmq ...done
Stopping container: flexsnap-postgresql ...done
Stopping container: flexsnap-fluentd ...done
```

すべての NetBackup Snapshot Manager コンテナの停止を待機してから、次の手順に進みます。

2 RHEL 8.8 ホストに NetBackup Snapshot Manager 構成データを移行します。

■ RHEL 8.8 で新しいシステムを作成した場合:

- 現在のホストから /cloudpoint をマウント解除するには、次のコマンドを実行します。

```
# umount /cloudpoint
```
- /cloudpoint マウントポイントにマウントされていたデータディスクを接続解除します。

メモ: データディスクの接続解除または接続について詳しくは、クラウドベンダーまたはストレージベンダーが提供するマニュアルに従ってください。

- RHEL 8.8 ホストで、次のコマンドを実行してディスクを作成してマウントします。

```
# mkdir /cloudpoint
# mount /dev/<diskname> /cloudpoint
```

ベンダー固有の詳細について

p.32 の「[NetBackup Snapshot Manager データを格納するボリュームの作成とマウント](#)」を参照してください。

- RHEL 7.x から RHEL 8.8 にアップグレードした場合は、RHEL 7.x システムから /cloudpoint マウントポイントデータをコピーし、それを RHEL 8.8 システムの /cloudpoint フォルダに移動します。

これにより、NetBackup Snapshot Manager の移行プロセスが完了します。

移行後、「[Docker 環境で NetBackup Snapshot Manager をアップグレードするには](#)」に記載されている手順に従って、新しいホストに `new_version` をインストールします。

3 移行プロセス中に、NetBackup Snapshot Manager が別のシステムに移行されたか、IP アドレスが変更された場合は、次のように証明書を再生成します。

flexsnap_configure CLI の使用

- 次のコマンドを使用して NetBackup Snapshot Manager サービスを停止します。
`# flexsnap_configure stop`
 - 次のコマンドを使用して証明書を再生成します。
`# flexsnap_configure renew --help`
 - 次のコマンドを使用して NetBackup Snapshot Manager サービスを起動します。
`# flexsnap_configure start`
- 4 NetBackup Snapshot Manager を RHEL 8.8 ホストに移行した後、次の手順を実行して NetBackup Snapshot Manager を 10.3 にアップグレードします。
- p.222 の「[NetBackup Snapshot Manager のアップグレード](#)」を参照してください。
- 5 これにより NetBackup Snapshot Manager の移行とアップグレードのプロセスが完了します。NetBackup Snapshot Manager 構成の設定と、データがそのまま維持されていることを確認します。

ゾーンからリージョンへの移行のための GCP 構成

リリース 10.0.1 より前は、GCP プロバイダはゾーンを選択して構成されていました。このリリースでは、リージョンを選択するためのチェックリストが提供されます。プロバイダにリージョンを構成すると、構成済みのリージョンのすべてのゾーンの資産が検出されます。

Snapshot Manager が以前のリリースからアップグレードされた場合、すべてのゾーン構成はリージョンに移動されます。アップグレード後にゾーンからリージョンに移行するさまざまなシナリオの例を次に示します。

- 単一の GCP プロバイダを使用したアップグレード:
アップグレード前に、*us-west1-a* と *us-east1-b* ゾーンを使用した単一のプロバイダ構成が存在する場合、アップグレード後に構成は *us-west1* と *us-east1* に変更されます。*us-west1-a* と *us-east1-b* ゾーンとともに、*us-west1* と *us-east1* リージョンに含まれる他のゾーンからの資産も保護できます。
- 複数の GCP プロバイダを使用したアップグレード:
 - 競合しないリージョン: アップグレード前に、次のように 2 つの GCP プロバイダが構成されている場合:
GCP1 で構成されているゾーン: *us-east1-a*、*us-west1-a*
GCP2 で構成されているゾーン: *us-central-a*
アップグレード後に、上記の構成は次のようにリージョンに変更されます。
GCP1: *us-east1* と *us-west1*
GCP2: *us-central*

メモ: ゾーンからリージョンに構成を更新した後、異なるプロバイダで重複するリージョンはありません。

- 競合するリージョン: アップグレード前に、次のように 2 つの GCP プロバイダが構成されている場合:
GCP1 で構成されているゾーン: *us-east1-a*、*us-west1-a*
GCP2 で構成されているゾーン: *us-central-a*、*us-east1-b*
アップグレード後に、上記の構成は次のようにリージョンに変更されます。
GCP1: *us-east1* と *us-west1*
GCP2: *us-central* と *us-east1*

メモ: ゾーンからリージョンに構成を更新した後、*us-east1* リージョンは GCP1 プロバイダと GCP2 プロバイダで重複しています。

アップグレード後のリージョンの競合の解決

アップグレード後に、次の場合にリージョンで競合が発生する可能性があります。

- 単一の Snapshot Manager サーバーに複数のプロバイダが追加された場合
または
- 単一の NetBackup マスターサーバーに複数の Snapshot Manager サーバーが登録された場合

競合を解決する例を次に示します。

- 例 1:
GCP1: *us-east1* と *us-west1*
GCP2: *us-east1* と *us-central*
ユーザーは、プロバイダのタブにある[編集 (Edit)]オプションを使用して、上記のいずれかの構成から *us-east1* を削除できます。
複数の Snapshot Manager サーバー間で競合が発生した場合は、次の手順を実行します。
 - 競合していないリージョン用に、新しいプロバイダ構成 GCP3 を追加します。例: *us-west1*
 - GCP1 を削除して、2 つの Snapshot Manager サーバー間のリージョンの競合を削除します。

メモ: 複数の Snapshot Manager サーバーが 1 つの NetBackup に登録されている場合は、アップグレードについてベリタスのサポートチームにお問い合わせください。

- 例 2:
GCP1: *us-east1* と *us-west1*
GCP2: *us-east1*
ユーザーは `tpconfig` コマンドから `delete_plugin` オプションを使用して、GCP2 から *us-east1* を削除できます。
- 例 3:
GCP1: *us-east1*
GCP2: *us-east1*
ユーザーは、`tpconfig` コマンドから `delete_plugin` オプションを使用して任意の 1 つのプロバイダ構成を削除できます。

アップグレード後のタスク

NetBackup Snapshot Manager サーバーが正常にアップグレードされた後、次のタスクの実行が必要になる場合があります。

アップグレード後のタスク

- 1 Linux および Windows アプリケーションホストの NetBackup Snapshot Manager エージェントをアップグレードします。

メモ: NetBackup Snapshot Manager 8.3 から 9.0 または 9.1 にアップグレードする場合は、オンホストエージェントを手動でアップグレードする必要があります。
NetBackup Snapshot Manager 9.0 から 9.1 にアップグレードする場合、オンホストエージェントのアップグレードは省略可能です。

Linux ホストのエージェントをアップグレードするには、次の手順を実行します。

- NetBackup UI にサインインして、新しいエージェントパッケージをダウンロードします。
[クラウド (Cloud)]、[NetBackup Snapshot Manager]、[処理 (Actions)]、[エージェントの追加 (Add agent)]の順に移動します。
- エージェントをアップグレードする Linux ホストの `flexsnap` エージェントサービスを停止します。
Linux ホストで次のコマンドを実行します。

```
# sudo systemctl stop flexsnap-core.service
```
- Linux ホストのエージェントをアップグレードします。
Linux ホストで次のコマンドを実行します。

```
# sudo rpm -Uvh --force flexsnap_agent_rpm_name
```

ここで、`flexsnap_agent_rpm_name` は、以前にダウンロードしたエージェント `rpm` パッケージの名前です。

- プロンプトが表示されたら、デーモンを再ロードします。
Linux ホストで次のコマンドを実行します。

```
# sudo systemctl daemon-reload
```
- **Linux** ベースのエージェントをアップグレードするすべての **Linux** ホストで、これらの手順を繰り返します。

次の点に注意してください。

CloudPoint エージェントから **Flexsnap** エージェントにアップグレードする場合は、次の推奨アンインストールコマンドとインストールコマンドを使って、最初に **CloudPoint** エージェントをアンインストールしてから **Flexsnap** エージェントをインストールします。

- アンインストール: `sudo yum -y remove cloudpoint_agent_rpm_name`
- インストール: `sudo yum -y install flexsnap_agent_rpm_name`
- **Linux** ホストに接続し、次のコマンドを使用してエージェントを再登録します。

```
sudo flexsnap-agent --ip <snapshotmanager_host_FQDN_or_IP>  
--token <authtoken>
```
- 検出タスクを実行します。

Windows ホストのエージェントをアップグレードするには、次の手順を実行します。

- **NetBackup UI** にサインインして、新しいエージェントパッケージをダウンロードします。
[クラウド (Cloud)]、[NetBackup Snapshot Manager]、[処理 (Actions)]、[エージェントの追加 (Add agent)]の順に移動します。
- ホストで実行されている **Veritas NetBackup Snapshot Manager** エージェントサービスを停止します。
- 新しいバージョンのエージェントパッケージファイルを実行し、インストールウィザードのワークフローに従って、**Windows** ホストでオンホストエージェントをアップグレードします。
インストーラによって既存のインストールが検出され、新しいバージョンのパッケージが自動的にアップグレードされます。
- エージェントの構成のトークンを生成します。**NetBackup Web UI** で[クラウド (Cloud)]、[NetBackup Snapshot Manager]、[処理 (Actions)]、[エージェントの追加 (Add agent)]、[トークンの作成 (Create Token)]の順に移動します。
- **Windows** ベースのエージェントをアップグレードするすべての **Windows** ホストで、これらの手順を繰り返します。

NetBackup UI からエージェントインストールパッケージをダウンロードする方法について詳しくは、次を参照してください。

p.168 の「[NetBackup Snapshot Manager エージェントのダウンロードとインストール](#)」を参照してください。

2 次のいずれかの操作を実行します。

- NetBackup プライマリサーバーで次のコマンドを実行します。

```
./tpconfig -update -snapshot_manager <snapshot_manager_name>  
-snapshot_manager_user_id <user_ID> -manage_workload  
<manage_workload> [-requiredport <IP_port_number>]  
[-security_token <token_value>]
```

メモ: クラウドの作業負荷を管理している NetBackup Snapshot Manager を更新するには、追加のオプション `-security_token` が必要です。トークンは標準ホストトークンである必要があります。これは、NetBackup Snapshot Manager で NetBackup 証明書を生成するために必要です。

UNIX システムでは、このコマンドへのディレクトリパスは `/usr/opensv/volmgr/bin/` です。Windows システムでは、このコマンドへのディレクトリパスは `install_path¥Volmgr¥bin¥` です。詳しくは、『Veritas NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。

または

- 次の URL を使用して NetBackup プライマリサーバーへの PATCH API 呼び出しを行います。
`https://primaryserver.domain.com/netbackup/config/servers/snapshot-mgmt-servers/cp-hostname`

- 3 デフォルトでは、NetBackup Snapshot Manager バージョン 10.3 のスナップショット作成操作では、スナップショットの代わりにリカバリポイントが作成されます。このため、アプリケーション整合になるようにスナップショットに対して Azure リカバリポイントを使用するには、Azure リストアポイントを有効にするように次の追加の権限が構成されていることを確認します。

```
actions": [
  "Microsoft.Compute/restorePointCollections/read",
  "Microsoft.Compute/restorePointCollections/write",
  "Microsoft.Compute/restorePointCollections/delete",
  "Microsoft.Compute/restorePointCollections/restorePoints/read",

  "Microsoft.Compute/restorePointCollections/restorePoints/write",

  "Microsoft.Compute/restorePointCollections/restorePoints/delete",

  "Microsoft.Compute/restorePointCollections/restorePoints/
    retrieveSasUris/action",
  "Microsoft.Compute/restorePointCollections/restorePoints/
    diskRestorePoints/read",
  "Microsoft.Compute/restorePointCollections/restorePoints/
    diskRestorePoints/beginGetAccess/action",
  "Microsoft.Compute/restorePointCollections/restorePoints/
    diskRestorePoints/endGetAccess/action"
], "
```

- 4 NetBackup Snapshot Manager をバージョン 10.3 にアップグレードした後、オンホストエージェントを再起動して、LVM ストレージの資産を検出して保護する必要があります。

tpconfig コマンドとそのオプションについて詳しくは、『Veritas NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。

NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のアップグレード

NetBackup Snapshot Manager がアップグレードされると、すべての拡張機能が自動的に無効になります。必要な NetBackup Snapshot Manager バージョンの拡張機能をアップグレードし、NetBackup Web UI から手動で有効にする必要があります。

管理対象 Kubernetes クラスタ (AKS) での NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のアップグレード

- 1 実行可能ファイルとしての実行をスクリプトに対して許可します。

```
# chmod +x cp_extension_start.sh
```

- 2 次のようにコマンドを実行します。

```
# ./cp_extension.sh install
```

```
NetBackup Snapshot Manager image repository path.
```

```
Format=<Login-server/image:tag>:
```

```
bfsscale.azurecr.io/veritas/flexsnap-deploy:10.x.x.x.xxxx
```

```
Snapshot Manager extension namespace: cloudpoint-system
```

```
Snapshot Manager extension token:
```

```
This is an upgrade of NetBackup Snapshot Manager Extension
```

```
Starting Snapshot Manager service deployment
```

```
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/cloudpoint-servers.veritas.com
```

```
unchanged serviceaccount/cloudpoint-acc unchanged
```

```
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/cloudpoint-cloudpoint-system
```

```
unchanged
```

```
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/cloudpoint-rolebinding-cloudpoint-system
```

```
unchanged deployment.apps/flexsnap-deploy unchanged
```

```
Snapshot Manager service deployment ...done
```

```
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/cloudpoint-servers.veritas.com
```

```
condition met
```

```
Generating Snapshot Manager Custom Resource Definition object
```

```
deployment "flexsnap-deploy" successfully rolled out
```

```
cloudpointrule.veritas.com/cloudpoint-config-rule configured
```

```
Snapshot Manager extension installation ...done
```

実行可能な方法

- 実行可能ファイルとしての実行をスクリプトに対して許可します。

```
# chmod +x cp_extension_start.sh
```

- 次のようにインストールコマンドを実行します。

```
# ./cp_extension_start.sh install -i <target_image:tag> -n
```

```
<namespace> -t <workflow_token>
```

例:

```
# ./cp_extension_start.sh install -i
```

```
mycontainer.azurecr.io/veritas/flexsnap-deploy:10.3.x.xxxx -n
```

```
cloudpoint-system -t workflow  
3q3ou4jxiircp9tk0eer2g9jx7mwuyypwz10k4i3sms2e7k4ee7-.....
```

Azure の管理対象 Kubernetes クラスタ (AKS) への NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のアップグレード

NetBackup 10.3 のセキュリティを改善するために、Data Mover コンテナのプロセスはサービス (非 root) ユーザーで起動するように構成されています。SMB プロトコルを使用してファイル共有が作成された場合、データ移動操作のために Data Mover を起動すると、スナップショットからのバックアップ、スナップショットからのインデックス操作などが失敗します。この問題を解決するには、次を実行します。

1. 古いファイル共有からログのバックアップを作成するか、古いファイル共有を保持します。
2. NetBackup Snapshot Manager 拡張機能をアンインストールします。永続ボリューム、ConfigMap、シークレットを AKS 拡張機能から削除します。
3. NetBackup Snapshot Manager 拡張機能をインストールします。StorageClass を定義する際は、NFS プロトコルを使用した Azure ファイルに CSI プロビジョナを使用することを検討してください。

p.64 の「[Azure の管理対象 Kubernetes クラスタ \(AKS\) への NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のインストール](#)」を参照してください。

AWS の管理対象 Kubernetes クラスタ (EKS) での NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のアップグレード

NetBackup 10.3 のセキュリティを向上させるために、Data Mover コンテナのプロセスはサービス (非 root) ユーザーで起動するように構成されています。SMB プロトコルを使用してファイル共有が作成された場合、データ移動操作のために Data Mover を起動すると、スナップショットからのバックアップ、スナップショットからのインデックス操作などが失敗します。この問題を解決するには、次を実行します。

1. 古いファイル共有からログのバックアップを作成するか、古いファイル共有を保持します。
2. NetBackup Snapshot Manager 拡張機能をアンインストールします。永続ボリューム、ConfigMap、シークレットを EKS 拡張機能から削除します。
3. NetBackup Snapshot Manager 拡張機能をインストールします。StorageClass を定義するときに、uid/gid を root に設定することを検討します。

p.73 の「[AWS の管理対象 Kubernetes クラスタ \(EKS\) への NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のインストール](#)」を参照してください。

VM での NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のアップグレード

- 1 イメージファイルの tar を解凍し、内容を一覧表示します。

```
# ls
NetBackup_SnapshotManager_10.3.x.x.xxxx.tar.gz
netbackup-flexsnap-10.3.x.x.xxxx.tar.gz
flexsnap_preinstall.sh
```

- 2 次のコマンドを実行して、Snapshot Manager ホストのインストールを準備します。

```
# ./flexsnap_preinstall.sh
```

- 3 VM 拡張機能をアップグレードするには、次の各コマンドを実行します。

- NetBackup Snapshot Manager 拡張機能の非対話型更新:

```
# flexsnap_configure install --extension
```

- NetBackup Snapshot Manager 拡張機能の対話型更新:

```
# flexsnap_configure install --extension -i
```

移行後のタスク

移行後に名前を NetBackup Snapshot Manager に変更した場合は、Linux と Windows のオンホストエージェント更新のために次の手順を実行し、プラグインレベルの検出を実行します。

Linux の場合:

- /etc/flexsnap.conf ファイルを編集し、対象のフィールドを NetBackup Snapshot Manager の新しい IP/ホストで更新します。

例:

```
[root@testVM]# cat /etc/flexsnap.conf
[global]
target = nbuxqa-alphaqa-10-250-172-172.vxindia.veritas.com
hostid = azure-vm-b5c2b769-256a-4488-a71d-f809ce0fec5d

[agent]
id = agent.c2ec74c967e043aaae5818e50a939556
```

- 次のコマンドを使用して、Linux のオンホストエージェント更新を実行します。
`/opt/VRTScloudpoint/bin/flexsnap-agent --renew --token <auth_token>`
- 次のコマンドを使用して、Linux のオンホストエージェントを再起動します。
`sudo systemctl restart flexsnap-agent.service`

Windows の場合:

- %etc%\flexsnap.conf を編集し、対象のフィールドを NetBackup Snapshot Manager の新しい IP/ホストで更新します。

例:

```
[global]
target = nbuxqa-alphaqa-10-250-172-172.vxindia.veritas.com
hostid = azure-vm-427a67a0-6f91-4a35-abb0-635e099fe9ad
```

```
[agent]
id = agent.3e2de0bf17d54ed0b54d4b33530594d8
```

- 次のコマンドを使用して、Windows のオンホストエージェント更新を実行します。
"c:\ProgramFiles\Veritas\CloudPoint\flexsnap-agent.exe" --renew
--token <auth_token>

NetBackup Snapshot Manager のアンインストール

この章では以下の項目について説明しています。

- [NetBackup Snapshot Manager のアンインストールの準備](#)
- [NetBackup Snapshot Manager のバックアップ](#)
- [NetBackup Snapshot Manager プラグインの構成解除](#)
- [NetBackup Snapshot Manager エージェントの構成解除](#)
- [NetBackup Snapshot Manager エージェントの削除](#)
- [NetBackup Snapshot Manager のスタンドアロン Docker ホスト環境からの削除](#)
- [NetBackup Snapshot Manager 拡張機能の削除 - VM ベースまたは管理対象 Kubernetes クラスタベース](#)
- [NetBackup Snapshot Manager のリストア](#)

NetBackup Snapshot Manager のアンインストールの準備

NetBackup Snapshot Manager をアンインストールする前に、以下の点に注意してください。

- アクティブな NetBackup Snapshot Manager 操作が進行中でないことを確認します。たとえば、稼働中のスナップショット、レプリケーション、リストアまたはインデックスのジョブが実行中の場合は、完了するまで待機します。

ポリシーを構成した場合は、スケジュール設定されたポリシーの実行を停止していることを確認します。これらのポリシーを削除することもできます。

- アプリケーションホストにインストールされている **NetBackup Snapshot Manager** エージェントを削除することを確認します。アプリケーションホストは、**NetBackup Snapshot Manager** によって保護されているアプリケーションが実行されているシステムです。[p.257 の「NetBackup Snapshot Manager エージェントの削除」](#)を参照してください。
- **NetBackup Snapshot Manager** サーバーを **NetBackup** から無効にすることを確認します。**NetBackup Web UI** から **NetBackup Snapshot Manager** サーバーを無効にできます。
- 既存のインストールのすべてのスナップショットデータと構成データは、外部の `/cloudpoint` データボリュームで維持されます。この情報は **NetBackup Snapshot Manager** コンテナとイメージの外部にあり、アンインストール後は削除されます。必要に応じて、`/cloudpoint` ボリューム内のすべてのデータのバックアップを作成できます。[p.254 の「NetBackup Snapshot Manager のバックアップ」](#)を参照してください。

NetBackup Snapshot Manager のバックアップ

NetBackup Snapshot Manager がクラウドに配備されている場合

クラウドに配備されている **NetBackup Snapshot Manager** をバックアップするには

- 1 **NetBackup Snapshot Manager** サービスを停止します。

(Docker/Podman の場合)

```
flexsnap_configure stop
```

- 2 すべての **NetBackup Snapshot Manager** コンテナが停止していることを確認してください。**NetBackup Snapshot Manager** の一貫したバックアップを取得するために、**NetBackup Snapshot Manager** との間のすべてのアクティビティと接続を停止する必要があるため、この手順は重要です。

次のように入力します。

(Docker の場合) # `sudo docker ps | grep veritas`

(Podman の場合) # `sudo podman ps | grep veritas`

このコマンドでは、アクティブに実行されている **NetBackup Snapshot Manager** コンテナが返されることはありません。

- 3 (オプション) アクティブなコンテナが引き続き表示される場合は、手順 2 を繰り返します。この方法が機能しない場合は、アクティブになっている各コンテナで次のコマンドを実行します。

(Docker の場合) # `sudo docker kill container_name`

(Podman の場合) # `sudo podman kill container_name`

Docker 環境のコマンドの例を次に示します。

```
# sudo docker kill flexsnap-api
```

- 4 すべてのコンテナが停止した後、NetBackup Snapshot Manager をインストールしたボリュームのスナップショットを作成します。クラウドプロバイダのスナップショットツールを使用します。
- 5 スナップショットが完了したら、NetBackup Snapshot Manager サービスを再起動します。

次のコマンドを使用します。

(Docker/Podman の場合)

```
flexsnap_configure start
```

NetBackup Snapshot Manager プラグインの構成解除

NetBackup Snapshot Manager プラグインは、スナップショットを取得して資産を保護できるように、NetBackup Snapshot Manager でホストの資産を検出することを可能にします。必要に応じて、NetBackup UI を使用して NetBackup Snapshot Manager プラグインの構成を削除できます。

ホストからプラグイン構成を削除する前に、次の点を考慮します。

- 構成解除するプラグインに関連する資産のすべてのスナップショットを削除する必要があります。
資産スナップショットが存在する場合、プラグインの構成解除は失敗します。
- プラグインの構成を解除すると、選択したホストからプラグインが削除されます。同じホスト上のプラグイン関連の資産を再度保護するには、ホストでそのプラグインを再構成する必要があります。
- プラグインの構成を解除すると、プラグインに関連するすべての資産が NetBackup Snapshot Manager の構成から削除され、それらの資産を保護できなくなります。

ホストからプラグインを構成解除するには

- 1 NetBackup UI にサインインします。
- 2 すべてのプラグイン関連の資産スナップショットを削除したことを確認します。

- 3 左側のメニューで「作業負荷 (Workloads)」、[クラウド (Cloud)]の順にクリックし、[仮想マシン (Virtual machines)]タブをクリックします。
- 4 [仮想マシン (Virtual machines)]タブで、エージェントの構成を解除するホストを選択し、上部に表示されるメニューバーから「構成解除 (Unconfigure)」をクリックします。

NetBackup Snapshot Manager は、ホストからプラグインを構成解除します。「構成解除 (Unconfigure)」ボタンが「構成 (Configure)」に変わることを確認します。これは、プラグインの構成解除がホストで成功したことを示します。

NetBackup Snapshot Manager エージェントの構成解除

リモートホストの資産の保護を NetBackup Snapshot Manager で有効にするには、まず NetBackup Snapshot Manager サーバーとリモートホスト間の接続を確立する必要があります。接続の構成 (エージェントを使用しているか、エージェントレス機能を使用しているか) に応じて、NetBackup Snapshot Manager は、すべての資産を検出し、ホストで操作を実行するために使用されるプラグインを管理するエージェントを使用します。

リモートホストを保護のために構成すると、エージェント登録とプラグインの構成情報が NetBackup Snapshot Manager サーバーの NetBackup Snapshot Manager データベースに追加されます。必要に応じて、NetBackup UI から切断操作を実行して、NetBackup Snapshot Manager データベースからエージェントのエントリを削除できます。

エージェントを構成解除する前に、次の点を考慮してください。

- エージェントを構成解除すると、そのホストに NetBackup Snapshot Manager エージェントをインストールしている場合、同じホストでは NetBackup Snapshot Manager プラグインを再構成できません。ホストでプラグインを再度構成できるようにするには、最初にホストからエージェントパッケージをアンインストールし、ホストを接続して、エージェントを NetBackup Snapshot Manager サーバーに再度インストールして登録する必要があります。
- 接続解除操作に進む前に、まずホストから NetBackup Snapshot Manager プラグインを構成解除する必要があります。NetBackup Snapshot Manager プラグインがホストに構成されている場合、接続解除オプションは有効になりません。
- NetBackup Snapshot Manager サーバーからエージェントエントリの構成を解除しても、エージェントパッケージはホストからアンインストールされません。接続解除操作が完了した後、ホストからエージェントのバイナリを手動で削除する必要があります。
- エージェントの構成を解除すると、そのホストに属するすべてのファイルシステム資産が NetBackup Snapshot Manager 構成から削除されます。

NetBackup Snapshot Manager サーバーからエージェントエントリの構成を解除するには

- 1 NetBackup UI にサインインします。
- 2 接続解除するホストから NetBackup Snapshot Manager プラグイン構成を削除します。

p.255 の「[NetBackup Snapshot Manager プラグインの構成解除](#)」を参照してください。

- 3 左側のメニューで[作業負荷 (Workloads)]、[クラウド (Cloud)]の順にクリックし、[仮想マシン (Virtual machines)]タブをクリックします。
- 4 [仮想マシン (Virtual machines)]タブで、エージェントの構成を解除するホストを選択し、上部に表示されるメニューバーから[接続切断 (Disconnect)]をクリックします。

NetBackup Snapshot Manager は、エージェントの構成解除を開始します。[接続切断 (Disconnect)]ボタンが[接続 (Connect)]に変わることを確認します。これは、切断操作が成功し、エージェントが正常に構成解除されたことを示します。

エージェントの登録とそのホストについてのすべての資産情報が、データベースから完全に削除されます。

- 5 次の手順では、切断操作を実行したホストからエージェントを手動でアンインストールします。これは、後で NetBackup Snapshot Manager を使用してこのホストとその資産を保護する場合に必要です。

p.257 の「[NetBackup Snapshot Manager エージェントの削除](#)」を参照してください。

NetBackup Snapshot Manager エージェントの削除

NetBackup Snapshot Manager エージェントを削除する前に、まず NetBackup Snapshot Manager を削除する必要があります。エージェントは、アプリケーションが稼働するホストに直接インストールされます。NetBackup Snapshot Manager エージェントは、資産を検出してホストでスナップショット操作を実行する NetBackup Snapshot Manager プラグインを管理します。

NetBackup Snapshot Manager オンホストエージェントをアンインストールするには

- 1 NetBackup Snapshot Manager エージェントをインストールしたホストに接続します。

接続に使用するユーザーアカウントに、ホストに対する管理権限があることを確認します。

- 2 Linux ベースのエージェントの場合は、次の手順を実行します。

次のコマンドを使用して .rpm パッケージを削除します。

```
# sudo yum -y remove <snapshotmanager_agent_package>
```

ここで、**<snapshotmanager_agent_package>** はエージェント rpm パッケージの名前であり、バージョン番号とファイル拡張子 (.rpm) は付けません。

たとえば、エージェント rpm パッケージの名前が

VRTSflexsnap-agent-10.3.x.x.xxxx-RHEL.x86_64.rpm の場合、コマンドの構文は次のようになります。

```
# sudo yum -y remove VRTSflexsnap-agent
```

- 3 Windows ベースのエージェントの場合は、次の手順を実行します。

Windows の [コントロールパネル] の [プログラムと機能] で、NetBackup Snapshot Manager エージェントのエントリ (Veritas NetBackup Snapshot Manager エージェント) を選択し、[アンインストール] をクリックします。

ウィザードのワークフローに従って、Windows インスタンスからエージェントをアンインストールします。

メモ: アンインストールを許可するには、管理者ユーザーは Windows UAC プロンプトで [はい (Yes)] をクリックする必要があります。管理者以外のユーザーは、UAC プロンプトで管理者ユーザーのクレデンシャルを指定する必要があります。

- 4 これにより、エージェントのアンインストールが完了します。

これで、NetBackup Snapshot Manager のアンインストールに進めます。

p.259 の「[NetBackup Snapshot Manager のスタンドアロン Docker ホスト環境からの削除](#)」を参照してください。

NetBackup Snapshot Manager のスタンドアロン Docker ホスト環境からの削除

NetBackup Snapshot Manager のアンインストール手順は、インストールのための手順と同じです。唯一の違いは、コマンドで "uninstall" を指定します。これにより、ホストからコンポーネントを削除するようにインストーラに指示されます。

アンインストール中に、インストーラにより NetBackup Snapshot Manager ホストで次のタスクが実行されます。

- 稼働中のすべての NetBackup Snapshot Manager コンテナの停止
- NetBackup Snapshot Manager コンテナの削除
- NetBackup Snapshot Manager イメージのロード解除と削除

NetBackup Snapshot Manager をアンインストールする方法

1. NetBackup Snapshot Manager エージェントを NetBackup Snapshot Manager 構成に含まれているすべてのホストからアンインストールしたことを確認します。
p.257 の「[NetBackup Snapshot Manager エージェントの削除](#)」を参照してください。
2. 保護ポリシーのスナップショットまたは他の操作が進行中でないことを確認してから、次のコマンドをホストで実行して NetBackup Snapshot Manager をアンインストールします。

(Docker/Podman の場合)

```
flexsnap_configure uninstall
```

インストーラによって、ホストから関連する NetBackup Snapshot Manager コンテナパッケージのロード解除が開始されます。進行状況を示す次のようなメッセージが表示されます。

```
Uninstalling NetBackup Snapshot Manager
-----
Stopping flexsnap-mongodb ... done
Stopping flexsnap-rabbitmq ... done
Stopping flexsnap-auth ... done
Stopping flexsnap-core ... done
Removing flexsnap-mongodb ... done
Removing flexsnap-rabbitmq ... done
Removing flexsnap-auth ... done
Removing flexsnap-core ... done
```

```
Unloading flexsnap-mongodb ... done
Unloading flexsnap-rabbitmq ... done
Unloading flexsnap-auth ... done
Unloading flexsnap-core ... done
```

3. NetBackup Snapshot Manager コンテナが削除されたことを確認します。

次の **docker** コマンドを使用します。

(*Docker* の場合) # `sudo docker ps -a`

(*Podman* の場合) # `sudo podman ps -a`

4. 必要に応じて、ホストから NetBackup Snapshot Manager コンテナイメージを削除します。

Snapshot Manager をイメージと一緒にアンインストールするには、次のコマンドを使用します。

```
flexsnap_configure uninstall --purge
```

ホストにロードされている **docker** イメージを表示するには、次の **docker** コマンドを使用します。

- (*Docker* の場合) # `sudo docker images -a`

- (*Podman* の場合) # `sudo podman images -a`

次の各コマンドを使用して、ホストから NetBackup Snapshot Manager コンテナイメージを削除します。

- (*Docker* の場合) # `sudo docker rmi<image ID>`

- (*Podman* の場合) # `sudo podman rmi<image ID>`

5. これにより、ホストで NetBackup Snapshot Manager のアンインストールが完了します。

次の手順は、NetBackup Snapshot Manager を再配備することです。

p.37 の「[Docker/Podman 環境への NetBackup Snapshot Manager のインストール](#)」を参照してください。

NetBackup Snapshot Manager 拡張機能の削除 - VM ベースまたは管理対象 Kubernetes クラスターベース

アンインストール中に、インストーラにより NetBackup Snapshot Manager 拡張機能ホストで次のタスクが実行されます。

- 稼働中のすべての NetBackup Snapshot Manager コンテナの停止
- NetBackup Snapshot Manager コンテナの削除

VM ベースの拡張機能をアンインストールするには

1 Docker 環境の場合:

次のコマンドを実行します。

```
# sudo docker run -it --rm -u 0
-v /<full_path_to_volume_name>:/<full_path_to_volume_name>
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
veritas/flexsnap-deploy:<version> uninstall
```

例:

```
# sudo docker run -it --rm -u 0
-v /cloudpoint:/cloudpoint
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
veritas/flexsnap-deploy:<10.3.x.x.xxx> uninstall
```

メモ: これは改行のない 1 つのコマンドです。

Podman 環境の場合:

次のコマンドを実行します。

```
# podman run -it --rm -u 0
-v /<full_path_to_volume_name>:/<full_path_to_volume_name>
-v /run/podman/podman.sock:/run/podman/podman.sock
veritas/flexsnap-deploy:<version> uninstall
```

例:

```
# podman run -it --rm -u 0
-v /cloudpoint:/cloudpoint
-v /run/podman/podman.sock:/run/podman/podman.sock
veritas/flexsnap-deploy:<10.3.x.x.xxx> uninstall
```

メモ: これは改行のない 1 つのコマンドです。

環境に応じて、次のパラメータを置き換えます。

パラメータ

説明

<version>

ホストにインストールされている NetBackup Snapshot Manager 製品のバージョンを表します。

パラメータ

説明

<full_path_to_volume>

NetBackup Snapshot Manager データボリュームへのパスを表します。通常は /cloudpoint です。

- 2 必要に応じて、拡張機能ホストから NetBackup Snapshot Manager コンテナイメージを削除します。

ホストにロードされている **docker** イメージを表示して、ID に基づいて **NetBackup Snapshot Manager** イメージを削除するには、次の **docker** コマンドを使用します。

```
# sudo docker images -a

# sudo docker rmi <image ID>
```

これにより、VM ホストで NetBackup Snapshot Manager 拡張機能のアンインストールが完了します。

管理対象 Kubernetes クラスタベースの拡張機能をアンインストールするには

- ◆ 拡張機能のインストール時にダウンロードした拡張機能スクリプト `cp_extension.sh` を、`kubectl` がインストールされているホストから実行します。

次のコマンドを実行します。

```
bash cp_extension.sh uninstall
```

アンインストールがトリガされた後、拡張機能サービスをアンインストールする必要がある名前空間を入力として指定します。

アンインストール後に、アンインストールした拡張機能に関連付けられているプロビジョニングされたクラウドリソースを終了または削除できます。

NetBackup Snapshot Manager のリストア

次のいずれかの方法を使用して NetBackup Snapshot Manager をリストアできます。

- クラウドにあるスナップショットを使用した NetBackup Snapshot Manager のリカバリ
- (GCP クラウドプロバイダの場合のみ) GCP クロスプロジェクトリストアを使用した NetBackup Snapshot Manager のリカバリ

クラウドにある NetBackup Snapshot Manager スナップショットの使用

クラウドにあるスナップショットを使用して **NetBackup Snapshot Manager** をリカバリするには

- 1 クラウドプロバイダのダッシュボードまたはコンソールを使用して、既存のスナップショットからボリュームを作成します。
- 2 以前の **NetBackup Snapshot Manager** サーバーと同等以上の仕様の新しい仮想マシンを作成します。
- 3 新しいサーバーに **Docker/Podman** をインストールします。
p.30 の「[コンテナプラットフォーム \(Docker、Podman\) のインストール](#)」を参照してください。
- 4 新しく作成されたボリュームをこの **NetBackup Snapshot Manager** サーバーインスタンスに接続します。
- 5 このサーバーに **NetBackup Snapshot Manager** のインストールディレクトリを作成します。

次のコマンドを使用します。

```
# mkdir /full_path_to_cloudpoint_installation_directory
```

例:

```
# mkdir /cloudpoint
```

- 6 作成したインストールディレクトリに接続されたボリュームをマウントします。

次のコマンドを使用します。

```
# mount /dev/device-name  
/full_path_to_cloudpoint_installation_directory
```

例:

```
# mount /dev/xvdb /cloudpoint
```

- 7 関連するすべての **NetBackup Snapshot Manager** 構成データとファイルがディレクトリにあることを確認します。

次のコマンドを入力します。

```
# ls -l /cloudpoint
```

- 8 **NetBackup Snapshot Manager** のインストーラバイナリを新しいサーバーにダウンロードするかコピーします。

9 NetBackup Snapshot Manager をインストールします。

次のコマンドを使用します。

(Docker/Podman の場合)

```
flexsnap_configure install
```

インストールプログラムは、NetBackup Snapshot Manager の既存のバージョンを検出し、既存の内容を上書きせずにすべての NetBackup Snapshot Manager サービスを再インストールします。

次のようなメッセージがコマンドプロンプトに表示されます。

```
Configuration started at time Wed May 13 22:20:47 UTC 2020  
This is a re-install.  
Checking if a 1.0 release container exists ...
```

操作が再インストールであることを示す行に注意してください。

10 インストールが完了したら、既存のクレデンシャルを使用して NetBackup Snapshot Manager での作業を再開できます。

NetBackup Snapshot Manager のトラブルシューティング

この章では以下の項目について説明しています。

- [NetBackup Snapshot Manager のトラブルシューティング](#)
- [Windows インスタンスが NetBackup Snapshot Manager ホストとの接続性を失った場合、SQL スナップショットまたはリストアおよび個別リストア操作が失敗する](#)
- [元のディスクがインスタンスから切断されていると、ディスクレベルのスナップショットのリストアが失敗する](#)
- [システム管理 ID を制御ノードプールに割り当てた後も検出が機能しない](#)
- [スナップショットからの GCP バックアップでのパフォーマンスの問題](#)
- [ホストエージェントでの移行後にエラーメッセージが表示されて失敗する](#)
- [ファイルのリストアジョブがエラーメッセージで失敗する](#)
- [データムーバーの通知が受信されない](#)
- [スクリプトによるアップグレード時に AWS \(EKS\) での拡張機能のアップグレードが失敗する](#)
- [バックアップジョブとリストアジョブがタイムアウトエラーで失敗する](#)
- [暗号化キーを使用した GCP リストアがエラーメッセージで失敗する](#)
- [検出後に Amazon Redshift データベースを利用できない](#)

NetBackup Snapshot Manager のトラブルシューティング

次のトラブルシューティングのシナリオを参照してください。

- **NetBackup Snapshot Manager** エージェントホストが突然再起動された場合、このエージェントが **NetBackup Snapshot Manager** サーバーへの接続に失敗する。
この問題は、**NetBackup Snapshot Manager** エージェントがインストールされているホストが突然停止した場合に発生することがあります。ホストが正常に再起動した後でも、エージェントは **NetBackup Snapshot Manager** サーバーとの接続の確立に失敗し、オフライン状態になります。
エージェントログファイルには、次のエラーが記録されます。

```
Flexsnap-agent-onhost[4972] mainthread  
flexsnap.connectors.rabbitmq: error - channel 1 closed  
unexpectedly: (405) resource_locked - cannot obtain exclusive  
access to locked queue '  
flexsnap-agent.alf2ac945cd844e393c9876f347bd817' in vhost '/'
```

この問題は、エージェントホストが突然シャットダウンされた場合でも、エージェントと **NetBackup Snapshot Manager** サーバー間の **RabbitMQ** 接続が終了していないために発生します。エージェントホストでハートビートポーリングが失われるまで、**NetBackup Snapshot Manager** サーバーはそのエージェントを利用できないことを検出できません。**RabbitMQ** 接続は、次のハートビートサイクルまで開いたままになります。次のハートビートポーリングがトリガされる前にエージェントホストが再ブートすると、エージェントは **NetBackup Snapshot Manager** サーバーとの新しい接続の確立を試行します。ただし、以前の **RabbitMQ** 接続がすでに存在するため、新しい接続の試行はリソースのロックエラーで失敗します。
この接続エラーが発生すると、エージェントはオフラインになり、ホストで実行されたすべてのスナップショット操作およびリストア操作が失敗します。

回避方法:

エージェントホストで **Veritas NetBackup Snapshot Manager Agent** サービスを再起動します。

- **Linux** ホストで、次のコマンドを実行します。
sudo systemctl restart flexsnap-agent.service
- **Windows** ホストの場合:
Windows サービスコンソールから **Veritas NetBackup Snapshot Manager™ Agent** サービスを再起動します。
- **Windows** ホストでの **NetBackup Snapshot Manager** エージェント登録がタイムアウトまたは失敗することがある。
Windows でアプリケーションを保護するには、**Windows** ホストに **NetBackup Snapshot Manager** エージェントをインストールして登録する必要があります。エー

ジェントの登録には、通常よりも時間がかかることがあります。また、タイムアウトまたは失敗することがあります。

回避方法:

この問題を回避するには、次の手順を試行します。

- 新しいトークンを使用して、Windows ホストにエージェントを再登録します。
- 登録処理が再度失敗した場合は、NetBackup Snapshot Manager サーバーで NetBackup Snapshot Manager サービスを再起動してから、エージェントの登録を再試行します。

詳しくは、次を参照してください。

p.175 の「[Windows ベースのエージェントの登録](#)」を参照してください。

p.55 の「[NetBackup Snapshot Manager の再起動](#)」を参照してください。

- DR パッケージが消失した場合、またはパスフレーズが失われた場合のディザスタリカバリ。

この問題は、DR パッケージが失われた場合、またはパスフレーズが失われた場合に発生する可能性があります。

カタログバックアップの場合、次の 2 つのバックアップパッケージが作成されます。

- すべての証明書を含む DR パッケージ
- データベースを含んでいるカタログパッケージ

DR パッケージには NetBackup UUID 証明書が含まれ、カタログデータベースにも UUID があります。DR パッケージを使用してディザスタリカバリを実行し、その後にカタログリカバリを実行すると、UUID 証明書と UUID の両方がリストアされます。これにより、UUID が変更されないため、NetBackup は NetBackup Snapshot Manager と通信できるようになります。

ただし、DR パッケージまたはパスフレーズが失われた場合は、DR 操作を完了できません。NetBackup の再インストール後に、DR パッケージなしでのみカタログをリカバリできます。この場合、NetBackup Snapshot Manager で認識されない新しい UUID が NetBackup に対して作成されます。NetBackup と NetBackup Snapshot Manager との 1 対 1 のマッピングは失われます。

回避方法:

この問題を解決するには、NetBackup プライマリが作成された後で新しい NBU UUID とバージョン番号を更新する必要があります。

- このタスクを実行するためには、NetBackup 管理者が NetBackup Web 管理サービスにログインしている必要があります。次のコマンドを使用してログオンします。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/bpnbat -login -loginType WEB
```

- プライマリサーバーで次のコマンドを実行して、NBU UUID を取得します。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/nbhostmgmt -list -host  
<primary server host name> | grep "Host ID"
```

- 次のコマンドを実行してバージョン番号を取得します。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/bpgetconfig -g <primary Ssrrver  
host name> -L
```

NBU UUID とバージョン番号を取得した後、NetBackup Snapshot Manager ホストで次のコマンドを実行してマッピングを更新します。

```
/cloudpoint/scripts/cp_update_nbuuid.sh -i <NBU UUID> -v <Version  
Number>
```

- マスターサーバーで ECA_CRL_CHECK が無効な場合、スナップショットジョブは成功するが、バックアップジョブがエラー「NetBackup Snapshot Manager の証明書が無効が存在しません。(The NetBackup Snapshot Managers certificate is not valid or doesn't exist.) (9866)」で失敗する。

ECA_CRL_CHECK がマスターサーバーで構成され、無効になっている場合は、NetBackup Snapshot Manager の bp.conf セットアップでも同じ値を使用して構成する必要があります。

たとえば、NetBackup で外部証明書が構成されており、証明書が失効している場合に、スナップショットからバックアップを実行するシナリオがあるとします。この場合、マスターで ECA_CRL_CHECK が DISABLE に設定されているときは、NetBackup Snapshot Manager 設定の bp.conf でも同じ値を設定します。そうしないと、スナップショット操作は成功しても、バックアップ操作は証明書エラーで失敗します。

p.207 の「[Azure Stack のセキュリティの構成](#)」を参照してください。

- Windows クラウドインスタンスに対するエージェントレスを使用した接続の確立が NetBackup Snapshot Manager で失敗する

エラー 1: <Instance_name>: network connection timed out.

ケース 1: NetBackup Snapshot Manager サーバーのログメッセージ:

```
WARNING - Cannot connect to the remote host. SMB Connection timeout
```

```
<IP address> <user>
```

```
...
```

```
flexsnap.OperationFailed: Could not connect to the remote server  
<IP address>
```

回避方法:

この問題を回避するには、次の手順を試行します。

- SMB ポート 445 がネットワークセキュリティグループに追加され、NetBackup Snapshot Manager からアクセスできることを確認します。
- SMB ポート 445 がクラウドインスタンスのファイアウォールで許可されていることを確認します。

ケース 2: NetBackup Snapshot Manager ログメッセージ:

```
WARNING - Cannot connect to the remote host. WMI Connection
timeout <IP address> <user>
```

...

```
flexsnap.OperationFailed: Could not connect to the remote
server <IP address>
```

回避方法:

この問題を回避するには、次の手順を試行します。

- DCOM ポート (135) をネットワークセキュリティグループに追加し、NetBackup Snapshot Manager からアクセスできることを確認します。
- ポート 135 がクラウドインスタンスのファイアウォールで許可されていることを確認します。

ケース 3: NetBackup Snapshot Manager ログメッセージ:

```
Exception while opening SMB connection, [Errno Connection error
(<IP address>:445)] [Errno 113] No route to host.
```

回避方法: クラウドインスタンスが起動して実行中であるか、不整合な状態になっていないことを確認します。

ケース 4: NetBackup Snapshot Manager ログメッセージ:

```
Error when closing dcom connection: 'Thread-xxxxx'"
```

ここで、xxxx はスレッド番号です。

回避方法:

この問題を回避するには、次の手順を試行します。

- 構成されている WMI-IN 動的ポートの範囲または固定ポートがネットワークセキュリティグループに追加されていることを確認します。
- クラウドインスタンスファイアウォールから WMI-IN ポートを確認して有効にします。

```
エラー 2: <Instance_name>: Could not connect to the virtual machine.
```

NetBackup Snapshot Manager ログメッセージ:

```
Error: Cannot connect to the remote host. <IP address> Access
denied.
```

回避方法:

この問題を回避するには、次の手順を試行します。

- ユーザーに管理者権限が付与されていることを確認します。
- ユーザーの UAC が無効になっていることを確認します。

- ファイアウォールが無効な場合、RHEL システムで NetBackup Snapshot Manager のクラウド操作が失敗する

NetBackup Snapshot Manager サービスの実行中に RHEL システムでファイアウォールが無効になっている場合、RHEL システムでサポートされるすべてのクラウドプラグインで NetBackup Snapshot Manager 操作が失敗します。これはネットワーク構成の問題で、NetBackup Snapshot Manager がクラウドプロバイダの REST API エンドポイントにアクセスできないようにします。

回避方法:

- NetBackup Snapshot Manager を停止します

```
flexsnap_configure stop
```

- Docker を再起動します。

```
# systemctl restart docker
```

- NetBackup Snapshot Manager を再起動します

```
flexsnap_configure start
```

- スナップショットジョブとインデックス付けジョブからのバックアップがエラーで失敗する

```
Jun 10, 2021 2:17:48 PM - Error mqclient (pid=1054) SSL  
Connection failed with string, broker:<hostname>  
Jun 10, 2021 2:17:48 PM - Error mqclient (pid=1054) Failed SSL  
handshake, broker:<hostname>  
Jun 10, 2021 2:19:16 PM - Error nbcs (pid=29079) Invalid  
operation for asset: <asset_id>  
Jun 10, 2021 2:19:16 PM - Error nbcs (pid=29079) Acknowledgement  
not received for datamover <datamover_id>
```

および/または

```
Jun 10, 2021 3:06:13 PM - Critical bpbrm (pid=32373) from client  
<asset_id>: FTL - Cannot retrieve the exported snapshot details  
for the disk with UUID:<disk_asset_id>  
Jun 10, 2021 3:06:13 PM - Info bptm (pid=32582) waited for full  
buffer 1 times, delayed 220 times  
Jun 10, 2021 3:06:13 PM - Critical bpbrm (pid=32373) from client  
<asset_id>: FTL - cleanup() failed, status 6
```

これは、ポート 5671 および 443 での NetBackup Snapshot Manager へのインバウンドアクセスが OS ファイアウォールレベル (firewallld) でブロックされた場合に発生する可能性があります。それにより、(スナップショットおよびインデックス付けジョブからのバックアップに使用される) datamover コンテナから、NetBackup Snapshot Manager への通信が遮断されます。その結果、datamover コンテナはバックアップまたはインデックス付けを開始できません。

回避方法:

OS ファイアウォールのルールを変更して、ポート 5671 および 443 からのインバウンド接続を許可します。

- VM のエージェントレス接続が失敗し、エラーメッセージが表示される。
 ユーザーが、ポータルを介して VM の認証形式を SSH キーベースからパスワードベースに変更すると、VM のエージェントレス接続が失敗し、次のエラーメッセージが表示されます。

```
User does not have the required privileges to establish an
agentless connection
```

このエラーメッセージが示すように、この問題は **sudoers** ファイルでユーザーの権限が正しく定義されていない場合に発生します。

回避方法:

パスワードレスの **sudo** 操作を実行するために必要な権限を指定することで、ユーザーの **sudoers** ファイルの問題を解決します。

- プライベートサブネット (インターネットなし) に NetBackup Snapshot Manager を配備すると、NetBackup Snapshot Manager 機能が失敗する
 この問題は、ファイアウォールが有効になっているプライベートネットワークまたは無効なパブリック IP に NetBackup Snapshot Manager が配備されている場合に発生します。顧客の情報セキュリティチームでは、仮想マシンへのフルインターネットアクセスが許可されない場合があります。

回避方法:

次のコマンドを使用して、ファイアウォールのコマンドラインからポートを有効にします。

```
firewall-cmd --add-port=22/tcp
firewall-cmd --add-port=5671/tcp
firewall-cmd --add-port=443/tcp
```

- バックアップコピーからの資産のリストアが失敗する
 一部のシナリオでは、**Docker** コンテナで接続が断続的にリセットされる場合があります。このため、サーバーは、アドパタイズされたクライアントウィンドウよりも多い **tcp** ペイロードを送信します。**Docker** コンテナは、新しい **TCP** 接続ハンドシェイクからの **SYN+ACK** パケットをドロップする場合があります。これらのパケットを許可するには、**nf_conntrack_tcp_be_liberal** オプションを使用します。
nf_conntrack_tcp_be_liberal = 1 の場合、次のパケットが許可されます。

- **ACK** が下限を下回っている (**ACK** の過度な遅延の可能性)
- **ACK** が上限を超えている (**ACK** 処理されたデータがまだ見られない)
- **SEQ** が下限を下回っている (すでに **ACK** 処理されたデータが再送信された)
- **SEQ** が上限を超えている (レシーバのウィンドウを超えている)

nf_conntrack_tcp_be_liberal = 0 の場合、これらも無効として拒否されます。

回避方法:

バックアップコピーからのリストアの問題を解決するには、
`nf_conntrack_tcp_be_liberal = 1` オプションを使用して、**datamover** コンテナ
を実行中のノードでこの値を設定します。

`nf_conntrack_tcp_be_liberal` の値を設定するには、次のコマンドを使用します。
`sysctl -w net.netfilter.nf_conntrack_tcp_be_liberal=1`

- **Kubernetes** 拡張機能の一部のポッドが完了状態に進んだ

回避方法:

Kubernetes 拡張機能を無効にします。

次のコマンドを使用してリスナーポッドを削除します。

```
#kubectl delete pod flexnsap-listener-xxxxx -n <namespace>
```

Kubernetes 拡張機能を有効にします。

- ユーザーがクラウド保護計画をカスタマイズできない

回避方法:

目的の構成を使用して新しい保護計画を作成し、資産に割り当てます。

- デフォルトの 6 時間のタイムアウトでは、大きいデータベース (サイズが 300 GB を超える) をリストアできない

回避方法:

より大きいデータベースをリストアできるように、構成可能なタイムアウトパラメータ値を設定できます。タイムアウト値は、`flexsnap-coordinator` コンテナの
`/etc/flexsnap.conf` ファイルで指定できます。コーディネータコンテナの再起動
は必要ありません。タイムアウト値は、次のデータベースリストアジョブで読み取られま
す。

ユーザーは、タイムアウト値を次のように秒単位で指定する必要があります。

```
docker exec -it flexsnap-coordinator bash  
root@flexsnap-coordinator:/# cat /etc/flexsnap.conf [global] target  
= flexsnap-rabbitmq grt_timeout = 39600
```

- バックアップからリストアされた VM に 50 個のタグがアタッチされていると、リストアされたホストへのエージェントレス接続と個別リストアが失敗する

回避方法:

(AWS の場合) バックアップからリストアされた Windows VM に 50 個のタグがあり、プラットフォームタグがない場合、ユーザーは不要なタグを削除して **Platform: windows** タグを追加できます。

- いくつかの GKE バージョンでは、失敗したポッドの問題が名前空間で発生する
名前空間では、次のようにいくつかの失敗したポッドが `NodeAffinity` というエラー
状態で表示されます。

```
$ kubectl get pods -n <cp_extension_namespace>
```

NAME

READY

STATUS

RESTARTS	AGE		
flexsnap-datamover-			
2fc2967943ba4ded8ef653318107f49c-664tm	0/1	Terminating	
0	4d14h		
flexsnap-fluentd-collector-c88f8449c-5jkqh	0/1	NodeAffinity	
0	3d15h		
flexsnap-fluentd-collector-c88f8449c-ph8mx	0/1	NodeAffinity	
0	39h		
flexsnap-fluentd-collector-c88f8449c-rqw7w	1/1	Running	
0	10h		
flexsnap-fluentd-collector-c88f8449c-sswzr	0/1	NodeAffinity	
0	5d18h		
flexsnap-fluentd-ftlnv	1/1	Running	
3 (10h ago) 10h			
flexsnap-listener-84c66dd4b8-6l4zj	1/1	Running	
0	10h		
flexsnap-listener-84c66dd4b8-ls4nb	0/1	NodeAffinity	
0	17h		
flexsnap-listener-84c66dd4b8-x84q8	0/1	NodeAffinity	
0	3d15h		
flexsnap-listener-84c66dd4b8-z7d5m	0/1	NodeAffinity	
0	5d18h		
flexsnap-operator-6b7dd6c56c-cf4pc	1/1	Running	
0	10h		
flexsnap-operator-6b7dd6c56c-qjsbs	0/1	NodeAffinity	
0	5d18h		
flexsnap-operator-6b7dd6c56c-xcsgj	0/1	NodeAffinity	
0	3d15h		
flexsnap-operator-6b7dd6c56c-z86tc	0/1	NodeAffinity	
0	39h		

ただし、これらのエラーは、NetBackup Snapshot Manager Kubernetes 拡張機能の機能には影響しません。

回避方法:

次のコマンドを使用して、失敗したポッドを手動でクリーンアップします。

```
kubectl get pods -n <cp_extension_namespace> | grep NodeAffinity
| awk '{print $1}' | xargs kubectl delete pod -n
<cp_extension_namespace>
```

- **NetBackup Snapshot Manager** 登録が以前に失敗している場合、プラグイン情報が重複する

これは、MarketPlace 配備メカニズムを使用して NetBackup Snapshot Manager が配備されている場合にのみ発生します。この問題は、登録前にプラグイン情報が追

加されている場合に発生します。この問題により、CloudPoint_plugin.conf ファイルに、重複するプラグイン情報が作成されます。

回避方法:

重複したプラグイン情報を CloudPoint_plugin.conf ファイルから手動で削除します。たとえば、CloudPoint_plugin.conf ファイルに GCP プラグイン構成の重複エントリ (太字) がある、次のような例を考えてみます。

```
{
  "CPServer1": [
    {
      "Plugin_ID": "test",
      "Plugin_Type": "aws",
      "Config_ID": "aws.8ddalbf5-5ead-4d05-912a-71bdc13f55c4",
      "Plugin_Category": "Cloud",
      "Disabled": false
    }
  ]
},
{
  "CPServer2": [
    {
      "Plugin_ID": "gcp.2080179d-c149-498a-bf1f-4c9d9a76d4dd",
      "Plugin_Type": "gcp",
      "Config_ID": "gcp.2080179d-c149-498a-bf1f-4c9d9a76d4dd",
      "Plugin_Category": "Cloud",
      "Disabled": false
    },
    {
      "Plugin_ID": "gcp.2080179d-c149-498a-bf1f-4c9d9a76d4dd",
      "Plugin_Type": "gcp",
      "Config_ID": "gcp.2080179d-c149-498a-bf1f-4c9d9a76d4dd",
      "Plugin_Category": "Cloud",
      "Disabled": false
    }
  ]
}
```

- NetBackup Snapshot Manager のクローンが NetBackup に追加されるとプラグイン情報が重複する

これは、NetBackup Snapshot Manager を RHEL 8.6 VM に移行するときに、NetBackup Snapshot Manager のクローンが NetBackup に追加された場合にのみ発生します。NetBackup Snapshot Manager のクローン作成では、既存の NetBackup Snapshot Manager ボリュームを使用して新しい NetBackup Snapshot

Manager が作成されます。これにより、重複するエントリが CloudPoint_plugin.conf ファイルに作成されます。

回避方法:

重複したプラグイン情報を CloudPoint_plugin.conf ファイルから手動で編集および削除します。

たとえば、CloudPoint_plugin.conf ファイルに Azure プラグイン構成の重複エントリ (太字) がある、次のような例を考えてみます。

```
{
  "CPServer1": [
    {
      "Plugin_ID": "config10",
      "Plugin_Type": "azure",
      "Config_ID": "azure.327ec7fc-7a2d-4e94-90a4-02769a2ba521",

      "Plugin_Category": "Cloud",
      "Disabled": false
    }
  ]
},
{
  "CPServer2": [
    {
      "Plugin_ID": "azure.327ec7fc-7a2d-4e94-90a4-02769a2ba521",

      "Plugin_Type": "azure",
      "Config_ID": "azure.327ec7fc-7a2d-4e94-90a4-02769a2ba521",

      "Plugin_Category": "Cloud",
      "Disabled": false
    },
    {
      "cpserver101.yogesh.joshi2-dns-zone": [
        {
          "Plugin_ID": "azure.327ec7fc-7a2d-4e94-90a4-02769a2ba521",

          "Plugin_Type": "azure",
          "Config_ID": "azure.327ec7fc-7a2d-4e94-90a4-02769a2ba521",

          "Plugin_Category": "Cloud",
          "Disabled": false
        },
        {
```

Windows インスタンスが NetBackup Snapshot Manager ホストとの接続性を失った場合、SQL スナップショットまたはリストアおよび個別リストア操作が失敗する

```

        "Plugin_ID": "AZURE_PLUGIN",
        "Plugin_Type": "azure",
        "Config_ID": "azure.4400a00a-8d2b-4985-854a-74f48cd4567e",

        "Plugin_Category": "Cloud",
        "Disabled": false
    }
}
}
}
}

```

- Azure に配備された Snapshot Manager バージョン 10.0 を使用したスナップショット操作からのバックアップが、SSL 証明書エラーにより失敗する

Azure に配備された Snapshot Manager バージョン 10.3 を使用したスナップショット操作からのバックアップが、CRL (curl) に関連する SSL 証明書エラーにより失敗します。

回避方法:

Snapshot Manager bp.conf ファイルに `ECA_CRL_CHECK = 0` を追加し、Azure エンドポイントがメディアサーバーからアクセスできることを確認します。

Windows インスタンスが NetBackup Snapshot Manager ホストとの接続性を失った場合、SQL スナップショットまたはリストアおよび個別リストア操作が失敗する

この問題は、Windows インスタンスで設定されている NetBackup Snapshot Manager エージェントが、NetBackup Snapshot Manager ホストとのネットワーク接続性を失った場合に発生します。SQL Server のスナップショットの作成またはリストアおよび個別リストアなどの NetBackup Snapshot Manager 操作が、Windows インスタンスで失敗し始めます。

NetBackup Snapshot Manager ソフトウェアのアップグレードや一般的なネットワークの停止の一環として、NetBackup Snapshot Manager ホストでのサービスの再起動など、さまざまな理由により接続エラーが発生することがあります。

flexsnap エージェントのログに次のようなメッセージが出力されることがあります。

```

flexsnap-agent-onhost[2720] MainThread flexsnap.connectors.rabbitmq:
ERROR - Unexpected exception() in main loop
flexsnap-agent-onhost[2720] MainThread agent: ERROR - Agent failed
unexpectedly

```

NetBackup Snapshot Manager が Veritas NetBackup 環境に配備されている場合、NetBackup ログに次のようなメッセージが含まれることがあります。

```
Error nbcs (pid=5997) Failed to create snapshot for asset: <sqlassetname>
Error nbcs (pid=5997) Operation failed. Agent is unavailable.
```

回避方法:

この問題を解決するには、Windows インスタンスで Veritas NetBackup Snapshot Manager エージェントサービスを再起動します。

元のディスクがインスタンスから切断されていると、ディスクレベルのスナップショットのリストアが失敗する

この問題は、同じ場所へのディスクレベルのスナップショットのリストアを実行している場合に発生します。

同じ場所にディスクレベルのスナップショットのリストアをトリガすると、最初に NetBackup は既存の元のディスクをインスタンスから切断し、ディスクのスナップショットから新しいボリュームを作成して、その新しいボリュームをインスタンスに接続します。元のディスクは、リストア操作が正常に完了した後に自動的に削除されます。

ただし、リストアがトリガされる前に、スナップショットをリストアしている元のディスクがインスタンスから手動で切断された場合、リストア操作は失敗します。

NetBackup UI に次のメッセージが表示されることがあります。

```
Request failed unexpectedly: [Errno 17] File exists:
' /<app.diskmount>'
```

NetBackup コーディネータのログに次のようなメッセージが出力されます。

```
flexsnap.coordinator: INFO - configid : <app.snapshotID> status
changed to
{u'status': u'failed', u'discovered_time': <time>, u'errmsg': u'
Could not connect to <application> server localhost:27017:
[Errno 111]Connection refused'}
```

回避方法:

リストアが環境ですでに失敗している場合、最初にディスクのクリーンアップを手動で実行し、次にリストアジョブを再びトリガする必要がある場合があります。

次の手順を実行します。

- 1 リストア操作が失敗したインスタンスにログインします。

接続に使用するユーザーアカウントに、インスタンスに対する管理権限があることを確認します。

- 2 次のコマンドを実行して、アプリケーションディスクを正常にマウント解除します。

```
# sudo umount /<application_diskmount>
```

ここで、<application_diskmount> はインスタンスの元のアプリケーションディスクマウントパスです。

「デバイスがビジー状態」であることを示すメッセージが表示された場合は、しばらく待ってから、umount コマンドを再度実行してください。

- 3 NetBackup UI からディスクレベルのリストア操作を再びトリガします。

通常、インスタンスから元のアプリケーションディスクを切断する場合は、次のリストア処理を実行します。

1. 最初に、インスタンスのディスクレベルのスナップショットを作成します。
2. スナップショットが正常に作成された後、手動でインスタンスからディスクを切断します。

たとえば、インスタンスが AWS クラウドにある場合は、AWS 管理コンソールを使用して、インスタンスを編集してデータディスクを切断します。インスタンスに変更を保存していることを確認します。

3. 管理者ユーザーアカウントを使用してインスタンスにログインし、次のコマンドを実行します。

```
# sudo umount /<application_diskmount>
```

「デバイスがビジー状態」であることを示すメッセージが表示された場合は、しばらく待ってから、umount コマンドを再度実行してください。

4. NetBackup UI からディスクレベルのリストア操作をトリガします。

システム管理 ID を制御ノードプールに割り当てた後も検出が機能しない

システム管理 ID が NetBackup Snapshot Manager (Kubernetes クラスタに配備) で有効になっておらず、ユーザーがシステム管理 ID を使用して Azure クラウドプロバイダを (すでに追加されているユーザー管理 ID を使用して) 追加した場合、Azure クラウドプロバイダの追加のためにユーザー管理 ID は自動的に選択され、プラグインの追加が成功します。

ただし、システム管理 ID に十分な権限が追加されていないと、資産は検出できません。後からシステム管理 ID を有効にし、必要な権限/役割をシステム管理 ID に追加しても、検出や NetBackup Snapshot Manager 関連の操作は機能しません。これは、NetBackup Snapshot Manager のバックエンドでは常にユーザー管理 ID が使用されるためです。

この問題を解決するには、次の手順を実行します。

- 1 必要な権限または役割を更新してからユーザー管理 ID に権限を追加し、必要な操作を再実行します。
- 2 NetBackup Web UI で対応する Azure プロバイダ構成を編集し、必要な操作を再実行します。

次の表に、さまざまな Azure プラグイン構成のシナリオと予想される結果を示します。

表 14-1 さまざまな Azure プラグイン構成のシナリオと予想される結果

NetBackup Snapshot Manager 構成	Azure での VM の構成		スナップショット
	システム管理 ID (MI)	ユーザー管理 ID (MI)	
System MI	CP-Permissions	該当なし	はい
	該当なし	CP-Permissions	はい
	該当なし	<ul style="list-style-type: none"> ■ CP-Permissions ■ Reader 	該当なし
	Reader	CP-Permissions	いいえ
	CP-Permissions	Reader	はい
	Reader	Reader	いいえ
	CP-Permissions	CP-Permissions	はい
User MI	CP-Permissions	該当なし	該当なし
	該当なし	CP-Permissions	はい
	Reader	CP-Permissions	はい
	CP-Permissions	Reader	いいえ
	Reader	Reader	いいえ
	CP-Permissions	CP-Permissions	はい
User MI (Reader)	該当なし	<ul style="list-style-type: none"> ■ CP-Reader ■ CP-Permissions 	いいえ

メモ: 上記の表では、**CP-Permissions** はスナップショットを取得する権限を持つ役割であり、**Reader** はスナップショットを取得する権限を持たない役割です。

スナップショットからの GCP バックアップでのパフォーマンスの問題

スナップショット操作からの GCP バックアップの際、データは **Snapshot Manager** に接続された永続ディスクから読み取られます。読み取り操作が、同じマシン上の複数のディスクで行われている場合、永続ディスクの **IOPS** 速度はディスク間で分散されます。

スナップショット操作からの GCP バックアップの場合、最大 15 のジョブを (15 を上回るジョブに対応できるマシンで) 起動できます。マシンで対応できるジョブ数が 15 未満の場合は、スナップショット操作からの多数のバックアップを **NetBackup Snapshot Manager** で並行して実行できます。

スナップショットジョブからのバックアップが複数実行されている場合、単一ディスクでの効果的な **IOPS** = マシンでの読み取り操作における 1 秒あたりのディスク入出力操作 (**IOPS**) の合計 / 読み取り操作が進行中のディスクの数となります。このため、多数の並列バックアップジョブを実行している場合、サイズが大きい **VM** のバックアップ時間が長くなります。

パフォーマンスを改善するには、次の手順を実行します。

1 NetBackup Snapshot Manager に対し、より高い設定を選択します。

GCP ディスクの **IOPS** は、**VM** の種類、ディスクの種類、ディスクのサイズ、**CPU** などの要因によって変わります。

IOPS を上げるため、より高い設定を選択します。詳しくは、「[パフォーマンス要件を満たすようにディスクを構成する](#)」を参照してください。

2 NetBackup Snapshot Manager で実行するジョブの数を制限します。

`/cloudpoint/flexsnap.conf` ファイルの次の設定を使用して、**NetBackup Snapshot Manager** で実行する並列ジョブの数を制限します。

```
[capability_limit]
max_backup_jobs = 4
```

NetBackup Snapshot Manager マシンの性能が `max_backup_jobs` を下回る場合は、マシンの性能が考慮されます。マシンの性能が `max_backup_jobs` を上回る場合は、`max_backup_jobs` の値を使用して、マシンで実行されるスナップショットジョブからのバックアップ数が決定されます。構成を変更したら、**NetBackup Snapshot Manager** を再起動し、**NetBackup** で手動検出を実行します。

ホストエージェントでの移行後にエラーメッセージが表示されて失敗する

ホストエージェントでの移行後に次のエラーメッセージが表示されて失敗します。

```
[1864] Failed to execute script flexsnap-agent
```

この問題を解決するには、次の該当するコマンドを実行します。

- **Windows** の場合: コマンドプロンプトで、エージェントのインストールディレクトリ (C:\Program Files\Veritas\CloudPoint\) に移動して、次のコマンドを実行します。

```
#flexsnap-agent.exe --renew --token <auth_token> renew
```

 このコマンドは最初の試行で失敗します。コマンドを再実行して、成功させます。
- **Linux** の場合: Linux ホストで次のコマンドを再実行します。

```
sudo flexsnap-agent --renew --token <auth_token>{}
```

ファイルのリストアジョブがエラーメッセージで失敗する

ファイルのリストアジョブが失敗し、次のエラーメッセージがアクティビティモニターに表示されます。

```
Unable to detect volume for disk <disk_name>
```

この問題を解決するには、次を実行します。

- ネットワークデバイスがデバイスに接続されている場合は、切断します。
- 管理者権限でコマンドプロンプトを開き、次のコマンドを実行します。

```
diskpart
```
- **diskpart** プロンプト内で「rescan」と入力し、Enter キーを押します。
- **diskpart** プロンプトとコマンドラインを終了します。
- ファイルのリストア操作を再度実行します。

データムーバーの通知が受信されない

データムーバーの通知が受信されない場合に、バックアップジョブが次のエラーメッセージで失敗します。

```
Oct 10, 2022 5:06:21 AM - begin SnapDupe Mount: Import Snapshot
Oct 10, 2022 5:06:21 AM - Info nbjm (pid=7578)
BackupId=aws-ec2-us-east-2-xxxxxxxxxxxxxxxx_1665303611
Oct 10, 2022 5:06:23 AM - Info nbcs (pid=523) Start
```

```
Oct 10, 2022 5:06:23 AM - Info nbcs (pid=523)
Requesting data mover container
Oct 10, 2022 5:18:36 AM - Error nbcs (pid=523)
Invalid operation for asset: aws-ec2-us-east-2-xxxxxxxxxxxxxx
Oct 10, 2022 5:18:36 AM - Error nbcs (pid=523)
Acknowledgment not received for datamover
datamover.a2d3dc2249da45a0a839bc77eface2a4
Oct 10, 2022 5:18:36 AM - Info nbcs (pid=523) End
```

上記のエラーメッセージは、次の場合にクラスタで発生します。

- ボットが **ContainerCreating** の状態です。例:

```
flexsnap-workflow-general-1665398188-4d03f27e-fblxb
                                0/1      ContainerCreating    0
142m
flexsnap-workflow-general-1665398188-538a8846-zrgtl
                                0/1      ContainerCreating    0
142m
flexsnap-workflow-general-1665398188-87cb301a-5bqss
                                0/1      ContainerCreating    0
142m
flexsnap-workflow-general-1665398188-f61f5f42-g2rhv
                                0/1      ContainerCreating    0
142m
```

- 説明ボットで、次のようにイベントが表示されます。

Type	Reason	Age	From
Message			
----	-----	----	----

Normal	SandboxChanged	25m (x1874 over 140m)	kubelet
Pod sandbox changed, it will be killed and re-created.			
Warning	FailedCreatePodSandBox	56s (x2079 over 140m)	kubelet
(combined from similar events): Failed to create pod sandbox:			
rpc error: code = Unknown desc			
=failed to set up sandbox container			
"45f90b441cc4ea83efca63eacff1028779d4114fb213a5200e76f2e25373e054"			
network for pod			
"flexsnap-workflow-general-1665398189-f46e636e-vrcdz":			
networkPlugin cni failed to set up pod			

```
"flexsnap-workflow-general-1665398189-f46e636e-vrcdz_nbuxsystest"
```

```
network: add cmd: failed to assign an IP address to container
```

この問題を解決するには、[AWS のトラブルシューティング](#)のセクションを参照し、ソリューションを実装します。トラブルシューティングについて詳しくは、AWS のサポートにお問い合わせください。

スクリプトによるアップグレード時に AWS (EKS) での拡張機能のアップグレードが失敗する

スクリプトによるアップグレード時に、AWS (EKS) での拡張機能のアップグレードが次のエラーで失敗します。

```
# ./cp_extension.sh install
error: error executing jsonpath "{.items[0].spec.providerID}[0]":
Error executing template: array index out of bounds: index 0, length
0. Printing more
information for debugging the template:
    template was:
        {.items[0].spec.providerID}[0]
    object given to jsonpath engine was:
        map[string]interface {}{"apiVersion":"v1",
"items":[]interface {}{}, "kind":"List",
"metadata":map[string]interface {}{"resourceVersion":"","
"selfLink":""}}
```

メモ: 上記の問題は、AWS (EKS) で拡張機能を NetBackup バージョン 10.1 から 10.2 にアップグレードするときに発生します。

回避方法:

この問題を解決するには、AWS (EKS) バージョン 10.1 で拡張機能をアンインストールし、AWS (EKS) に最新バージョン 10.2 の拡張機能を再インストールします。AWS (EKS) での拡張機能のアンインストールと再インストールについて詳しくは、次のセクションを参照してください。

p.260 の「[NetBackup Snapshot Manager 拡張機能の削除 - VM ベースまたは管理対象 Kubernetes クラスタベース](#)」を参照してください。

p.75 の「[AWS \(EKS\) への拡張機能のインストール](#)」を参照してください。

バックアップジョブとリストアジョブがタイムアウトエラーで失敗する

NetBackup Snapshot Manager サーバー上のリソース可用性の低下が原因で、ジョブが継続的にメモリを検索している状態になるため、バックアップジョブとリストアジョブが失敗します。このため、他のサービスもタイムアウトエラーで失敗する可能性があります。この問題は、ホストの容量を超えて複数のジョブが同時に実行されている場合に発生する可能性があります。クラスタ設定では、ノードあたりの最大ポッド数の設定により、ジョブがノードでのスケジューリング設定に失敗する場合があります。ノードあたりの最大ポッド数がノードの容量に従った推奨値より小さい数に設定されている場合、バックアップジョブまたはリストアジョブが失敗することがあります。

回避方法:

この問題を解決するには、ホストを次のように手動で構成し、単一ノードで一度に実行できるジョブの最大数を設定します。

- ホスト: /cloudpoint/flexsnap.conf ファイルを使用
または
- クラスタ: flexsnap-conf 構成マップを使用

```
[capability_limit]  
max_jobs = <num>
```

ここで、<num> は、ノード上で一度に実行できるジョブの最大数です。

複数のジョブが平行して実行されるケースで、リソースの可用性が十分でないためにサービスが失敗する場合は、指定されたノード形式で実行できる並列ジョブの数を減らします。

暗号化キーを使用した GCP リストアがエラーメッセージで失敗する

暗号化キーを使用した GCP リストアが、次のエラーメッセージで失敗しました。

```
Creating disk "disk1" failed. Error: Cloud KMS error when using key  
projects/cloudpoint-development/locations/global/keyRings/test-ring/cryptoKeys/test-key2:  
Permission 'cloudkms.cryptoKeyVersions.useToEncrypt' denied on  
resource  
'projects/cloudpoint-development/locations/global/keyRings/test-ring/cryptoKeys/test-key2'  
(or it may not exist).
```

回避方法:

Google Cloud Platform は、

service-<default-service-account>@compute-system.iam.gserviceaccount.com
サービスアカウントで欠落している Cloud KMS CryptoKey Encrypter/Decrypter 権
限で構成されています。

この問題を解決するには、サービスアカウントに次の権限を割り当てます。

```
bash# gcloud kms keys add-iam-policy-binding test-key2 --keyring  
test-ring --location global --member  
serviceAccount:service-<default-service-account>@compute-system.iam.gserviceaccount.com  
--role roles/cloudkms.cryptoKeyEncrypterDecrypter
```

```
Updated IAM policy for key [test-key2].
```

```
bindings:
```

```
- members:
```

```
-
```

```
serviceAccount:service-<default-service-account>@compute-system.iam.gserviceaccount.com
```

```
  role: roles/cloudkms.cryptoKeyEncrypterDecrypter
```

```
etag: BwX-yNgMdSE=
```

```
version: 1
```

検出後に Amazon Redshift データベースを利用できない

説明:

このエラーは、検出を実行する NetBackup Snapshot Manager に Redshift クラスタへのアクセス権がない場合に表示されます。flexsnap のログに次のエラーが表示されます。

```
Connect timeout on endpoint URL:
```

```
"https://redshift.us-east-2.amazonaws.com/
```

回避方法:

アクセス権がない場合、Snapshot Manager では、「Redshift サービスの VPC エンドポイント」のセキュリティグループに含まれるスナップショットマネージャに対してインバウンドルールを設定する必要があります。

AWS ポータルで、クラスタを選択します。[Properties]、[Network and security settings]、[virtual private cloud object]、[Endpoints]の順に選択します。検索フィールドで「redshift-endpoint」を検索し、VPC エンドポイント ID をクリックして[Security Groups]タブをクリックします。[Security Group ID]、[Edit Inbound rules]の順に選択して、スナップショット管理サーバーに次を追加します。

Type : HTTPS

Protocol : TCP

Port range : 443

Source : 10.177.77.210/32

* ここで、ソースは **Snapshot Manager** インスタンスを参照します。

NetBackup Web UI からリカバリを再び実行します。