JP1 Version 8 JP1/Power Monitor

解説・手引・文法・操作書

3020-3-K54

マニュアルの購入方法 このマニュアル,および関連するマニュアルをご購入の際は, 巻末の用紙をご利用ください。

HITACHI

対象製品

適用 OS : Windows Server 2003, Windows Server 2003(x64) P-2412-3L84 JP1/Power Monitor 08-00 適用 OS : Windows Server 2003(IPF) P-2812-3L84 JP1/Power Monitor 08-00 適用 OS : HP-UX(PA-RISC) P-1B12-2681 JP1/Power Monitor 08-00 適用 OS : HP-UX(IPF) P-1J12-2681 JP1/Power Monitor 08-00 適用 OS : Solaris P-9312-2681 JP1/Power Monitor 08-00 適用 OS : AIX P-1M12-2681 JP1/Power Monitor 08-00

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には,外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上,必要な手続きをお取りください。

なお,ご不明な場合は,弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

AIX は,米国における米国 International Business Machines Corp. の登録商標です。 APC は, American Power Conversion Corp. の登録商標です。 BackOffice は,米国 Microsoft Corp. の登録商標です。 HP-UX は,米国 Hewlett-Packard Companyのオペレーティングシステムの名称です。 HP9000は,米国 Hewlett-Packard Companyの商品名称です。 IBM RISC システム /6000 は, 米国 International Business Machines Corp. の商品名称です。 Itanium は,アメリカ合衆国および他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の登録商標 です。 MELUPS は,三菱電機株式会社の登録商標です。 Microsoft は,米国およびその他の国における米国 Microsoft Corp.の登録商標です。 Microsoft Internet Explorer は,米国 Microsoft Corp.の商品名称です。 MS-DOS は、米国およびその他の国における米国 Microsoft Corp. の登録商標です。 Netscape Navigator は,米国およびその他の国における Netscape Communications Corporation の登録商 標です。 OpenView は, ヒューレット・パッカード社の商標です。 PowerChute は, American Power Conversion Corp. の登録商標です。 PowerMoniter for Network は,ジリオン・ネットワークス株式会社の商品名称です。 PSS-108は,ジリオン・ネットワークス株式会社の商品名称です。 Smart-UPS は, American Power Conversion Corp. の登録商標です。 Solaris は,米国 Sun Microsystems, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 Symmetra は, American Power Conversion Corporation の登録商標です。 UNIX は, X/Open Company Limited が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標 です。PA-RISC は,米国 Hewle H-Packard Companyの商標です。 UPSSLEEP.EXE は,American Power Conversion Corp.の商品名称です。 Windows は,米国およびその他の国における米国 Microsoft Corp.の登録商標です。 Windows Server は,米国およびその他の国における米国 Microsoft Corp.の商標です。 X Window System は,米国 X Consortium, Inc.が開発したソフトウェアです。 プログラムプロダクト「P-9312-2681」には,米国 Sun Microsystems, Inc.が著作権を有している部分が含 まれています。 プログラムプロダクト「P-9312-2681」には,UNIX System Laboratories, Inc. が著作権を有している部分 が含まれています。

発行

2006年7月(第1版)3020-3-K54

著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2006, Hitachi, Ltd.

はじめに

このマニュアルは, JP1/Power Monitorの機能,および操作方法を説明したものです。

対象読者

JP1/Power Monitor を使って,次のような運用をしたい方。

- 夜間業務などの無人環境でホストの電源をオン・オフする
- 実行中のジョブやプリンタの印字を終了してからホストの電源をオフにする
- 遠隔地にあるホストの電源を自動的にオン・オフする
- 遠隔地にあるホストの電源をオフにしてから自ホストの電源をオフにする
- ホストの電源の運用状態を表示する

マニュアルの構成

このマニュアルは,次に示す編から構成されています。なお,このマニュアルは各 OS に共通の マニュアルです。OS ごとに差異がある場合は,本文中でそのつど内容を書き分けています。

第1編 概要編

JP1/Power Monitor の製品概要および設定例について説明しています。 Windows 版および UNIX 版 JP1/Power Monitor でまとめて説明しています。

第2編 運用・操作編

JP1/Power Monitor のシステム構成,インストールとセットアップ方法,および操作方法について説明しています。

Windows 版および UNIX 版 JP1/Power Monitor で別々に説明しています。

第3編 リファレンス編

JP1/Power Monitor のウィンドウとダイアログボックス,ファイル,コマンド,イベント,およびメッセージについて説明しています。

ウィンドウおよびダイアログボックス,ファイルについては,Windows版およびUNIX版JP1/ Power Monitor で別々に説明しています。

その他については, Windows 版および UNIX 版 JP1/Power Monitor でまとめて説明しています。

第4編 トラブルシューティング編

Windows 版および UNIX 版 JP1/Power Monitor のトラブルシューティングについて説明しています。

Windows 版および UNIX 版 JP1/Power Monitor で別々に説明しています。

関連マニュアル

このマニュアルの関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

- JP1 Version 8 JP1/Base 運用ガイド(3020-3-K06)
- JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 解説(3020-3-K21)
- JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 設計・運用ガイド (3020-3-K22)

- ・ JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 セットアップガイド(3020-3-K23)
- JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 操作ガイド (3020-3-K24)
- ・ JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 連携ガイド (3020-3-K27)
- JP1 Version 8 JP1/Cm2/Network Node Manager ネットワーク管理ガイド(3020-3-L01)
- JP1 Version 8 JP1/File Transmission Server/FTP (Windows(R) 用)(3020-3-K57)
- JP1 Version 8 JP1/Cm2/SNMP System Observer (3020-3-L22)
- ・ JP1 Version 6i JP1/Network Printing System 運用・操作編 (3000-3-174)
- JP1 Version 6i JP1/Network Printing System (3020-3-977)
- JP1 Version 7i JP1/NQSEXEC システム管理者ガイド(3020-3-F30)
- JP1 Version 7i JP1/NQSEXEC ユーザーズガイド (3020-3-F31)
- JP1 Version 6i JP1/NETM/DM Manager (3000-3-841)
- JP1 Version 7i JP1/NETM/DM SubManager (UNIX(R) 用) (3020-3-G36)
- JP1 Version 7i JP1/NETM/DM Client ($\rm UNIX(R)$ 用) ($\rm 3020\mathchar`-3\$
- ・ JP1 Version 7
i JP1/Server Conductor/Blade Server Manager 系 ($3020\mathchar`3\mbox{-}525$)
- System Manager Version5.0 システム管理者ガイド(3020-3-C99)
- Server Conductor/Blade Server Manager Server Conductor/Server Manager システム管 理者ガイド(3020-3-J06)

読書手順

このマニュアルは,利用目的に合わせて章を選択して読むことができます。利用目的別に,お 読みいただくことをお勧めします。

マニュアルを読む目的	記述個所
JP1/Power Monitor の概要について知りたい。	1章
JP1/Power Monitorの設定例について知りたい。	2章,3章
JP1/Power Monitor のシステム構成について知りたい。	4章
他プログラムとの連携について知りたい。	1 章,4 章,付録 C
Windows 版 JP1/Power Monitor の操作手順について知りたい。	5章,7章,8章,9章,12章,13 章,15章
UNIX 版 JP1/Power Monitor の操作手順について知りたい。	6章,7章,10章,11章,14章, 15章
JP1/Power Monitor が送信する JP1 イベントについて知りたい。	16章
障害発生時の原因と対処について知りたい。	17章,18章,19章

このマニュアルでの表記

このマニュアルでは,日立製品およびその他の製品の名称を省略して表記しています。製品の 正式名称と,このマニュアルでの表記を次の表に示します。

正式名称	このマニュアルでの表記		
JP1/Power Monitor	JP1/PW		
JP1/Automatic Job Management System 2 - Agent	JP1/AJS2 - Agent	JP1/AJS2	
JP1/Automatic Job Management System 2 - Manager	JP1/AJS2 - Manager		
JP1/Automatic Job Management System 2 - View	JP1/AJS2 - View		
JP1/Automatic Job Scheduler	JP1/AJS		
JP1/Automatic Job Scheduler - Enterprise Edition			
JP1/Automatic Operation Monitor	JP1/AOM		
JP1/Automatic Operation Monitor - Enterprise Edition			
JP1/Cm2/Network Node Manager	JP1/Cm2/NNM		
JP1/Cm2/Network Node Manager Starter Edition Enterprise			
JP1/Cm2/Network Node Manager Starter Edition 250			
JP1/Cm2/SSO JP1/Cm2/SNMP System JP1/Cm2/SSO Observer			
JP1/Performance Management/SNMP System Observer			
JP1/File Transmission Server/FTP	JP1/FTP		
JP1/Network Printing System	JP1/NPS		
HP OpenView Network Node Manager	HP OpenView NNM		
hp OpenView network node manager Starter Edition			
HP-UX 11.0/11i	HP-UX	HP-UX	
HP-UX 11i V2.0(IPF)	HP-UX(IPF)	-	
Itanium(R) Processor Family	IPF	1	
Microsoft(R) Windows Server(TM) 2003, Enterprise Edition	Windows Server 2003	Windows Server 2003	
Microsoft(R) Windows Server(TM) 2003, Standard Edition			
Microsoft(R) Windows Server(TM) 2003, Datacenter Edition			
Microsoft(R) Windows Server(TM) 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems			
Microsoft(R) Windows Server(TM) 2003, Datacenter Edition for Itanium-based Systems			

正式名称	このマニュアルでの表記	
Microsoft(R) Windows Server(TM) 2003, Standard x64 Edition	Windows Server 2003 (x64)	
Microsoft(R) Windows Server(TM) 2003 , Enterprise x64 Edition		

注 バージョン7以前の製品です。

- Windows Server 2003, Windows Server 2003 (x64) および Windows Server 2003(IPF)を 総称して, Windows と表記することがあります。
- HP-UX(PA-RISC), HP-UX(IPF), Solaris, および AIX を総称して, UNIX と表記すること があります。

このマニュアルでは, System Manager および JP1/Server Conductor の各製品を次のように表記しています。

正式名称	このマニュアルでの	表記
System Manager - Management Console Version 5.0	System Manager - Management Console	System Manager
System Manager - Server Agent Version 5.0	System Manager - Server Agent	
System Manager - Advanced Agent Version 5.0	System Manager - Advanced Agent	
Server Conductor - Server Manager for Windows 06-00	Server Conductor - Manager	Server Conductor
Server Conductor - Blade Server Manager for Windows 06-00		
Server Conductor - Agent for Windows 06-02	Server Conductor - Agent	
Server Conductor - Advanced Agent for Windows 06-00	Server Conductor - Advanced Agent	
JP1/Server Conductor/Server Manager for Windows 07-50	JP1/Server Conductor/Manager	JP1/Server Conductor
JP1/Server Conductor/Blade Server Manager for Windows 07-50		
JP1/Server Conductor/Agent for Windows 07-50	JP1/Server Conductor/Agent	
JP1/Server Conductor/Advanced Agent for Windows 07-50	JP1/Server Conductor/Advanced Agent	

- Server Conductor は JP1/Server Conductor に名称が変更になりました。このマニュアルでは, JP1/Server Conductor に Server Conductor を含みます。Server Conductor と JP1/ Server Conductor で差異がある場合,本文中でそのつど内容を書き分けています。
- JP1/Server Conductor は, System Manager の後継製品です。本文中の System Manager は, JP1/Server Conductor, Server Conductor, System Manager を総称しています。JP1/

Server Conductor, Server Conductor, System Manager に差異がある場合,本文中でその つど内容を書き分けています。

このマニュアルでは,会社名を次のように表記しています。

会社名	このマニュアルでの表記
株式会社エーピーシー・ジャパン	APC 社
日本ヒューレット・パッカード株式会社	HP 社
株式会社アイエスエイ	ISA 社
株式会社ジーエス・ユアサ パワーエレクトロニクス	ジーエス・ユアサ社
ジリオン・ネットワークス株式会社	ジリオン・ネットワークス社
三菱電機株式会社	三菱
山洋電気株式会社	山洋電気社

このマニュアルで使用する英略語

このマニュアルで使用する英略語を次に示します。

英略語	正式名称
API	Application Programming Interface
DNS	Domain Name System
FQDN	Fully Qualified Domain Name
GUI	Graphical User Interface
IPF	Itanium(R) Processor Family
LAN	Local Area Network
OS	Operating System
TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol
WAN	Wide Area Network

バージョン8での製品体系変更について

バージョン8では, JP1/IM, および JP1/AJS2の製品体系に次の変更がありました。

JP1/IM の製品体系

- JP1/IM Central Console, JP1/IM Central Scope が統合されて JP1/IM Manager になり ました。
- JP1/IM Central Console 10 Node が廃止されました。
- JP1/IM Central Console アップグレードが廃止されました。
- JP1/IM Rule Manager が追加されました。詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Rule Opreration システム構築・運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS2 の製品体系

- JP1/AJS2 Advanced Manager は廃止されました。JP1/AJS2 Advanced Manager が提供していた組み込みデーターベースは, JP1 Version 8 では, JP1/AJS2 Manager に同梱されています。
- JP1/AJS2 Light Edition は廃止されました。
- JP1/AJS2 Client Toolkit は廃止されました。
- JP1/AJS2 View は, Windows 版だけの提供となりました。

JP1/AOM をご使用の方へ

重大な障害を引き起こす可能性があるため, JP1/AOM と JP1/Power Monitor を同じホストで 運用しないでください。

マニュアルで使用する記号

このマニュアルで使用する記号を次の表に示します。

記号	意味
[]	メニュー項目,ウィンドウ,ダイアログボックス,およびダイアログボックスのボタンな どを示す。 (例) [アイコン]-[ファイル名を指定して実行]を選択する。 上記の例では,メニューバーの[アイコン]を選んで,プルダウンメニューの[ファイル 名を指定して実行]を選択することを示す。

コマンドの文法に使用する記号

コマンドおよびパラメーターの説明で使用する記号を次の表に示します。

記号	意味
 (ストローク)	複数の項目に対し , 項目間の区切りを示し ,「または」の意味を示す。 例
	「A B C」は ,「A , Bまたは C」を示す。
{ }	この記号で囲まれている複数の項目の中から,必ず1組の項目を選択することを示す。 項目の区切りは で示す。 例
	${A B C}$ は、 ${A, B}$ または C のどれかを指定する」ことを示す。
[]	この記号で囲まれている項目は,任意に指定することを示す。省略することもできる。 複数の項目が記述されている場合には,すべてを省略するか,どれか一つを選択する。 例
	「A]は,「何も指定しない」か「Aを指定する」ことを示す。 [B C]は,「何も指定しない」か「BまたはCを指定する」ことを示す。
(この記号の直前に示された項目を繰り返して複数個指定できることを示す。 例
(),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	「A,B,…」は,「Aの後にBを必要個数指定する」ことを示す。
0	0 バイト以上の空白文字を指定することを示す。空白文字は , 省略できる。 例
	「A $_0$ B」は、「A と B の間に空白文字を指定または省略する」ことを示す。

記号	意味
1	1 パイト以上の空白文字を必ず指定することを示す。空白文字は,省略できない。 例
(下線)	括弧内のすべてを省略したときに,システムがとる標準値を示す。標準値がない場合 は,指定した項目だけが有効になる。 例
	[<u>A</u> │ B] はこの項目を指定しなかった場合に,A を選択したとみなすことを示 す。

数式で使用する記号

このマニュアルの数式中で使用する記号を,次の表に示します。

記号	意味
*	乗算記号を示す。
/	除算記号を示す。

図中で使用する記号

このマニュアルの図中で使用する記号を,次のように定義します。



●電源制御装置



Windows 版 JP1/Power Monitor のデフォルトのインストール先フォ ルダ

Windows 版 JP1/Power Monitor のデフォルトのインストール先フォルダは,次のとおりです。 システムドライブ:¥Program Files¥Hitachi¥JP1PowerMonitor

また,このマニュアルでは,Windows版 JP1/Power Monitor,JP1/Base のインストール先 フォルダを次のように表記しています。

製品名	インストール先フォルダの表記	デフォルトインストール先フォルダ 1
JP1/Power Monitor	JP1PW パス	システムドライブ :¥Program Files¥HITACHI¥JP1PowerMonitor
JP1/Base	JP1Base パス	システムドライブ :¥Program Files¥HITACHI¥JP1Base

注 1 各製品をデフォルトのままインストールした場合のインストール先フォルダを表しています。

(例)

JP1/Power Monitor の readme.txt ファイルのフルパス表記は,マニュアル上では以下のようになります。 JP1PW パス ¥readme.txt

デフォルトインストール先の場合,実際にはシステムドライブ:¥Program

Files¥HITACHI¥JP1PowerMonitor¥readme.txt となります。

常用漢字以外の漢字の使用について

このマニュアルでは,常用漢字を使用することを基本としていますが,次の用語については, 常用漢字以外の漢字を使用しています。

- 個所(かしょ)
- 貼付(はりつけ)
- ・ 貼り付け(はりつけ)
- 汎用(はんよう)
- 三菱(みつびし)

KB(キロバイト)などの単位表記について

1KB(キロバイト), 1MB(メガバイト), 1GB(ギガバイト), 1TB(テラバイト)はそれぞれ 1,024 バイト, 1,024² バイト, 1,024³ バイト, 1,024⁴ バイトです。

目次

第1編 概要編

1	JP1	/Powe	er Monitor の概要	1
	1.1	JP1/F	Power Monitor の特長	2
	1.2	JP1/F	Power Monitor の機能	3
		1.2.1	自ホストを自動的に起動・終了できます	3
		1.2.2	他ホストを自動的に起動・終了できます	4
		1.2.3	複数のホストを連動して起動・終了できます	7
		1.2.4	いろいろな方法でホストを終了できます	11
		1.2.5	起動・終了のスケジュールを設定できます	18
		1.2.6	ホストの情報を画面で確認できます	19
		1.2.7	ファイルを退避・配布・回復できます	20
		1.2.8	起動・終了するときにユーザー独自の処理を実行できます(UNIX ホスト限定)	21
	1.3	他プロ	コグラムとの連携	22
		1.3.1	JP1/AJS2 でホストを起動・終了できます	22
		1.3.2	JP1/AJS2 のジョブまたはジョブネットの終了を待ってからホストを終了 できます	25
		1.3.3	JP1/Cm2 または HP OpenView でホストの電源の運用状態を表示できます(UNI> ホスト限定)	(26
		1.3.4	JP1/NQSEXEC のジョブの終了を待ってからホストを終了できます(UNIX ホス 限定)	26
		1.3.5	JP1/NPS で管理しているプリンタ出力の終了を待ってからホストを終了できます (UNIX ホスト限定)	27
		1.3.6	クラスタシステムで JP1/Power Monitor のマネージャーを運用できます	27
		1.3.7	JP1/Base のサービスの終了順序機能と連携できます(Windows ホスト限定)	30



自力	ホストを起動・終了する場合の設定例		
2.1	Windows ホストの設定例	32	
	2.1.1 スケジュールの設定	33	
		36	
2.2		37	
	2.2.1 スケジュールの設定	38	
	2.2.2 スケジュールの確認	40	

2			
<u> </u>	他才	「ストを起動・終了する場合の設定例	41
	3.1	設定例の概要	42
	3.2	エージェントホストの設定例	43
		3.2.1 エージェントホストの設定例(Windows ホスト)	43
			44
	3.3	マネージャーホストの設定例	46
	3.4	グループの設定例	49

第2編 運用・操作編

4	.IP1	/Power Monitor のシステム構成	51
	4.1	前提となる動作環境	52
		4.1.1 前提 OS	52
		4.1.2 前提プログラム	52
	4.2	基本のシステム構成	53
		4.2.1 自ホストを起動・終了する場合のシステム構成	53
		4.2.2 他ホストを起動・終了する場合のシステム構成	53
		4.2.3 電源制御装置を使わない場合のシステム構成	54
	4.3	他プログラムと連携する場合のシステム構成	55
		4.3.1 JP1/AJS2 と連携する場合のシステム構成	55
		4.3.2 JP1/NQSEXEC と連携する場合のシステム構成(UNIX ホスト限定)	57
			58
		4.3.4 クラスタシステムで運用する場合のシステム構成	58

5	イン	·スト-	ールとセットアップ(Windows ホスト)	61
	5.1	自ホス	ストを起動・終了する場合	62
		5.1.1	設定の流れ	62
		5.1.2	前提ハードウェアとソフトウェアを確認する	63
		5.1.3	電源制御装置を設定する	66
		5.1.4	電源制御装置を制御するコマンドを作成する	69
		5.1.5	JP1/Base のインストールとセットアップをする	70
		5.1.6	JP1/Power Monitor と連携するプログラムをインストールする	71

	5.1.7	JP1/Power Monitor をインストールする	72
	5.1.8	JP1/Power Monitor のセットアップをする	72
	5.1.9	資料採取ツールを準備する	73
	5.1.10	動作を確認する	74
5.2	他ホス	ストを起動・終了する場合	76
	5.2.1	設定の流れ	76
	5.2.2	前提ハードウェアとソフトウェアを確認する	79
	5.2.3	電源制御装置を設定する	83
	5.2.4	電源制御装置を制御するコマンドを作成する	90
	5.2.5	JP1/Base のインストールとセットアップをする	93
	5.2.6	JP1/Power Monitor と連携するプログラムをインストールする	94
	5.2.7	JP1/Power Monitor をインストールする	94
	5.2.8	エージェントホストでの設定をする	94
	5.2.9	マネージャーホストでの設定をする	96
	5.2.10	JP1/Power Monitor のセットアップをする	98
	5.2.11	資料採取ツールを準備する	101
	5.2.12	動作を確認する	101
5.3	電源制	削御装置を使わないで自ホストを再起動・終了する場合	103
	5.3.1	設定の流れ	103
	5.3.2	前提ソフトウェアを確認する	103
	5.3.3	JP1/Base のインストールとセットアップをする	104
	5.3.4	JP1/Power Monitor と連携するプログラムをインストールする	104
	5.3.5	JP1/Power Monitor をインストールする	105
	5.3.6	JP1/Power Monitor のセットアップをする	105
	5.3.7	資料採取ツールを準備する	106
	5.3.8	動作を確認する	106
5.4	電源制	削御装置を使わないで他ホストを再起動・終了する場合	107
	5.4.1	設定の流れ	107
	5.4.2	前提ソフトウェアを確認する	108
	5.4.3	JP1/Base のインストールとセットアップをする	108
	5.4.4	JP1/Power Monitor と連携するプログラムをインストールする	109
	5.4.5	JP1/Power Monitor をインストールする	110
	5.4.6	エージェントホストでの設定をする	110
	5.4.7	マネージャーホストでの設定をする	110
	5.4.8	JP1/Power Monitor のセットアップをする	110
	5.4.9	資料採取ツールを準備する	113
	5.4.10	動作を確認する	113

5.5 JP1/Power Monitor のアンインストール

目次

1	ノフトーリンセットマップ (LINUX ホフト)	11
6.1	自ホストを起動・終了する場合	11
		11
	6.1.2 前提ハードウェアとソフトウェアを確認する	11
	6.1.3 JP1/Base のインストールとセットアップをする	12
	6.1.4 JP1/Power Monitor と連携するプログラムをインストールする	12
	6.1.5 JP1/Power Monitor をインストールする	12
	6.1.6 電源制御装置を設定する	12
	6.1.7 電源制御装置を制御するコマンドを作成する	13
		14
		14
		14
	6.1.11 構成定義ファイルを設定する	14
		14
		14
6.2	他ホストを起動・終了する場合	15
	6.2.1 設定の流れ	15
	6.2.2 前提ハードウェアとソフトウェアを確認する	15
	6.2.3 JP1/Base のインストールとセットアップをする	15
	6.2.4 JP1/Power Monitor と連携するプログラムをインストールする	15
	6.2.5 JP1/Power Monitor をインストールする	15
		15
		16
	6.2.8 環境変数を設定する	16
		16
		16
		16
		16
		16
		16
6.3	電源制御装置を使わないで自ホストを再起動・終了する場合	16
	6.3.1 設定の流れ	16
		16
	633 JP1/Baseのインストールとセットアップをする	16

114

	6.3.4	JP1/Power Monitor と連携するプログラムをインストールする	168
	6.3.5	JP1/Power Monitor をインストールする	168
	6.3.6	環境変数を設定する	168
	6.3.7	デーモンを自動起動・自動停止に設定する	168
	6.3.8	自動運転ユーザーコマンドを作成する	168
	6.3.9	構成定義ファイルを設定する	169
	6.3.10	資料採取ツールを準備する	169
	6.3.11	動作を確認する	169
6.4	電源制	御装置を使わないで他ホストを再起動・終了する場合	170
	6.4.1	設定の流れ	170
	6.4.2	前提ソフトウェアを確認する	171
	6.4.3	JP1/Base のインストールとセットアップをする	171
	6.4.4	JP1/Power Monitor と連携するプログラムをインストールする	172
	6.4.5	JP1/Power Monitor をインストールする	172
	6.4.6	環境変数を設定する	173
	6.4.7	デーモンとサービスを自動起動・自動停止に設定する	173
	6.4.8	自動運転ユーザーコマンドを作成する	173
	6.4.9	エージェントホストでの設定をする	173
	6.4.10	マネージャーホストでの設定をする	174
	6.4.11	資料採取ツールを準備する	174
	6.4.12	動作を確認する	174
6.5	JP1/P	ower Monitor のアンインストール	175
	6.5.1	HP-UX の場合	175
	6.5.2	Solaris の場合	175
	6.5.3	AIX の場合	176
6.6	Hitach	ni PP Installer の使い方	178
	6.6.1	Hitachi PP Installer の起動方法	178
	6.6.2	Hitachi PP Installer を使って JP1/Power Monitor をインストールする方法	179
	6.6.3	Hitachi PP Installer を使って JP1/Power Monitor をアンインストールする方法	179
	6.6.4	Hitachi PP Installer を使って現在インストールされている日立製品のバージョン 確認する方法	'を 180

クラ	ラスタシステムで運用する場合のセットアップ	181
7.1	クラスタ運用の概要	182
	7.1.1 基本的な運用方法	182
7.2	クラスタ運用の前提	183

7.3	クラスタ運用の環境設定(Windows ホスト)	184
	7.3.1 設定が必要な項目	184
	7.3.2 インストール	185
		185
		191
	7.3.5 エージェントホストの追加	191
		192
		192
7.4	クラスタ運用の環境設定(UNIX ホスト)	194
	7.4.1 設定が必要な項目	194
	7.4.2 インストール	195
		195
		198
	7.4.5 エージェントホストの追加	199
		199
	7.4.7 論理ホストの削除	200
7.5		201

8			
U	自才	⊼ストの電源を制御する操作(Windows ホスト)	203
	8.1	スケジュール情報を設定してホストを起動・終了する	204
		8.1.1 日付と時刻を設定する	205
			207
		8.1.3 運転スケジュール定義ファイルをインポートする	208
		8.1.4 スケジュール情報をエクスポートする	210
		8.1.5 UNIX ホストのスケジュール情報を Windows ホストで利用する	212
		8.1.6 Windows ホストのスケジュール情報をエクスポートする	214
	8.2	スケジュール情報を確認する	216
	8.3	スケジュール情報を退避・配布・回復する	217
		8.3.1 スケジュール情報を退避する	217
		8.3.2 スケジュール情報を配布する	218
		8.3.3 スケジュール情報を回復する	219
	8.4	ホストの終了処理を直ちに実行する	220
		8.4.1 aompwcon コマンドを実行する	220
		8.4.2 [マネージャー‐リモート電源連携]ウィンドウで実行する	220
		8.4.3 ホストの終了処理を直ちに実行する場合の注意事項	220
	8.5	自ホストの電源を制御する際の注意事項	222

8.5.1	スケジュール情報を設定するときの注意事項	222
8.5.2	自ホストを終了する際の注意事項	223

9	他才	⊼ストの電源を制御する操作(Windows ホスト)	225
	9.1	ホストの情報を表示する	226
	9.2	エージェントホストを起動・終了する	227
		9.2.1 エージェントホストを起動する	227
		9.2.2 エージェントホストを終了する	228
		9.2.3 エージェントホストを強制電源オフまたは強制再起動する	229
			230
	9.3	エージェントホストをグループ化する	232
		9.3.1 エージェントホストをグループに登録する	232
		9.3.2 エージェントホストをグループ化するときの注意事項	234
	9.4	クラスタシステムでエージェントホストの電源を制御する	235
		9.4.1 ホストの情報を表示する	235
			236

1	\mathbf{O}		
	し自ホ	ストの電源を制御する操作(UNIX ホスト)	237
	10.1	スケジュール情報を設定してホストを起動・終了する	238
		10.1.1 スケジュール情報を設定する	238
		10.1.2 スケジュール情報をチェックする	238
		10.1.3 スケジュール情報を一時的に変更する	238
		10.1.4 Windows ホストのスケジュール情報を UNIX ホストで利用する	238
	10.2	スケジュール情報を確認する	241
	10.3	ファイルを退避・配布・回復する	242
		10.3.1 ファイルを退避する	242
		10.3.2 ファイルを配布する	243
		10.3.3 ファイルを回復する	244
	10.4	ホストの終了処理を直ちに実行する	245
	10.5	自ホストの電源を制御する際の注意事項	246
		10.5.1 スケジュール情報を設定するときの注意事項	246
			247

-

11			
	他朩	ヘストの電源を制御する操作(UNIX ホスト)	249
	11.1	エージェントホストの情報を表示する	250
		11.1.1 エージェントホストの情報を収集する	250
			250
			250
	11.2	エージェントホストを起動・終了する	252
		11.2.1 エージェントホストを起動する	252
		11.2.2 エージェントホストを終了する	252
			252
			253
			253
	11.3	エージェントホストをグループ化する	255
		11.3.1 エージェントホストをグループに登録する	255
		11.3.2 JP1/AJS2 と連携する場合	256
		11.3.3 エージェントホストをグループ化するときの注意事項	259

第3編 リファレンス編

12 $p_{r} \rightarrow p_{r} \rightarrow$				
12.1	12.1 Windows ホストで使うウィンドウとダイアログボックス			
	12.1.1 ウィンドウとダイアログボックスの一覧	262		
	12.1.2 ウィンドウとダイアログボックスの遷移図	263		
12.2	セットアップで使うダイアログボックス	265		
	12.2.1 [電源制御装置の設定]ダイアログボックス	265		
	12.2.2 [環境設定]ダイアログボックス	271		
	12.2.3 [ジョブネット監視ホストの詳細]ダイアログボックス	274		
	12.2.4 [監視ホストの詳細]ダイアログボックス	276		
12.3	自ホストの起動・終了を設定するダイアログボックス	278		
	12.3.1 [カレンダー設定]ダイアログボックス	278		
	12.3.2 [年間カレンダー設定]ダイアログボックス	281		
	12.3.3 [時刻設定]ダイアログボックス	284		
	12.3.4 [運休日設定]ダイアログボックス	286		
	12.3.5 [ファイルへのエクスポート]ダイアログボックス	288		

	12.3.6 [カレンダーの週間情報]ダイアログボックス	289
12.4	他ホストの起動・終了を設定するウィンドウとダイアログボックス	292
	12.4.1 [マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウ	292
	12.4.2 [マネージャーの設定]ダイアログボックス	296
	12.4.3 [エージェントホストの設定]ダイアログボックス	298
	12.4.4 [電源オフの詳細設定]ダイアログボックス	302
	12.4.5 [連動ホストの設定]ダイアログボックス	303

13-,	ァイル一覧(Windows ホスト)	307
13.1	ファイル一覧	308
	13.1.1 JP1/Power Monitor の定義ファイル	308
	13.1.2 JP1/Power Monitor が出力するログファイル	309
13.2	自ホストの起動・終了を設定するファイル	311
	13.2.1 運転スケジュール定義ファイル	311

14_	14				
	ユ				
14.1	ファイル一覧	320			
	14.1.1 ユーザーが作成するファイル	320			
	14.1.2 ユーザーが変更するファイル	321			
	14.1.3 ユーザーが参照するファイル	321			
	14.1.4 JP1/Power Monitor が出力するログファイル	323			
14.2	2 セットアップで設定するファイル	325			
	14.2.1 構成定義ファイル	325			
	14.2.2 JP1/AJS2 情報定義ファイル	330			
14.3	自ホストの起動・終了を設定するファイル	332			
	14.3.1 運転スケジュール定義ファイル	332			
14.4	他ホストの起動・終了を設定するファイル	341			
	14.4.1 リモート電源連携構成定義ファイル	341			
	14.4.2 リモート電源連携エージェント定義ファイル	343			
	14.4.3 リモート電源連携グループ定義ファイル	348			

15-12	٤	353
コマンドの		355
コマンド・		357

aompwcon(Windows 限定)	360
aomschbk(Windows 限定)	362
aomschrs(Windows 限定)	364
jaomajs2confset(UNIX 限定)	366
jaombkdef(UNIX 限定)	368
jaomchang(UNIX 限定)	371
jaomchecc(UNIX 限定)	376
jaomchecs(UNIX 限定)	377
jaomdelagt(UNIX 限定)	380
jaomlgrpwstart(UNIX 限定)	382
jaomlgrpwstop(UNIX 限定)	383
jaomovsd(UNIX 限定)	384
jaomovsup(UNIX 限定)	385
jaompwagt	386
jaompwgrp(UNIX 限定)	393
jaomrsdef(UNIX 限定)	395
jaomshowi	397
jaomshows(UNIX 限定)	399
jaomstart(UNIX 限定)	402
jaomstop(UNIX 限定)	404
jp1pw_setup_cluster(UNIX 限定)	405
jpw_def_set	407
jpw_killall.cluster(UNIX 限定)	409
jpw_rpw_status	410
jpw_start.cluster(UNIX 限定)	411
jpw_stop.cluster(UNIX 限定)	412
jpwcalexp(Windows 限定)	413
jpwcalimp(Windows 限定)	416
jpwconfigset(Windows 限定)	418
jpwenvset(Windows 限定)	420
jpwupskindset(Windows 限定)	425
pwajs2stp_grp(UNIX 限定)	428

16, JP1 TX>F

JP1 イベント	429
16.1 JP1 イベント-覧	430

432

16.2 JP1 イベントの属性

$17_{xytz=3}$	441
<u></u>	442
17.1.1 メッセージの出力形式	442
	442
17.1.3 メッセージの言語種別	443
17.1.4 システム管理者の方へ	443
17.2 メッセージの出力先一覧	444
17.2.1 Windows で出力されるメッセージの出力先一覧	444
	449
17.3 Windows イベントログの一覧	452
17.4 メッセージー覧	453
17.4.1 Windows で表示されるメッセージ	453
	564

第4編 トラブルシューティング編

18	18トラブルシューティング (Windows ホスト) 609					
18.1	対処0	の手順	610			
18.2	ログ情	青報の種類	611			
	18.2.1	共通メッセージログ	611			
	18.2.2	統合トレースログ	611			
	18.2.3	JP1/Power Monitor 保守用ログ	611			
18.3	トラス	ブル発生時に採取が必要な資料	612			
	18.3.1	Windows のログ情報	612			
	18.3.2	JP1 の情報	612			
	18.3.3	JP1/Power Monitor のプロセス一覧	613			
	18.3.4	オペレーション内容	613			
	18.3.5	画面上のエラー情報	614			
	18.3.6	その他の情報	614			
18.4	資料0	の採取方法	615			
	18.4.1	資料採取ツールを実行する	615			

	18.4.2	Windows イベントログを確認する	616
	18.4.3	ダンプファイルを採取する	616
	18.4.4	プロセスの状態を確認する	616
	18.4.5	オペレーション内容を確認する	616
	18.4.6	画面上のエラー情報を採取する	617
	18.4.7	その他の情報	617
18.5	トラフ	ブルへの対処方法	618
	18.5.1	JP1/Power Monitor セットアップ時のトラブル	618
	18.5.2	JP1/Power Monitor 起動時のトラブル	618
	18.5.3	JP1/Power Monitor による自ホストの起動・終了時のトラブル	620
	18.5.4	JP1/Power Monitor による他ホストの起動・終了時のトラブル	626
18.6	FAQ		633

19	·ブルシューティング(UNIX ホスト)	641
19.1	対処の手順	642
19.2	ログ情報の種類	643
	19.2.1 共通メッセージログ	643
		643
		643
		643
19.3	トラブル発生時に採取が必要な資料	645
	19.3.1 UNIX のログ情報	645
		645
	19.3.3 JP1/Power Monitor のプロセス一覧	646
		646
19.4	資料の採取方法	647
	19.4.1 資料採取ツールを実行する	647
		647
		647
		647
19.5	トラブルへの対処方法	649
	19.5.1 JP1/Power Monitor 起動時のトラブル	649
		650
		653
19.6	FAQ	658

付録

求	663
付録 Α 性能と見積もり	664
付録 A.1 JP1/Power Monitor で使用するリソース	664
 付録 A.2 操作できるエージェントホストの数	664
 付録 A.3 ネットワーク性能	665
付録 B プロセス一覧	666
付録 B.1 プロセス一覧(Windows の場合)	666
付録 B.2 プロセス一覧(UNIX の場合)	672
付録 C JP1/Cm2 または HP OpenView との連携(UNIX ホスト限定)	676
付録 C.1 JP1/Cm2 または HP OpenView と連携する場合のセットアップ	676
付録 C.2 JP1/Cm2 または HP OpenView と連携する場合の操作	678
付録 D Windows 版と UNIX 版の機能差異	686
イ録 E 各バージョンの変更点	687
 付録 E.1 07-00 から 07-50 での変更点	687
付録 E.2 07-50 から 08-00 での変更点	687
付録 F 用語解説	688



JP1/Power Monitor の概要

JP1/Power Monitor は,ホストを自動的に起動・終了するプロ グラムです。

この章では, JP1/Power Monitorの概要について説明します。

- 1.1 JP1/Power Monitor の特長
- 1.2 JP1/Power Monitor の機能
- 1.3 他プログラムとの連携

1.1 JP1/Power Monitor の特長

JP1/Power Monitor とは,自ホストや離れた場所にあるホストを自動的に起動・終了するプログラムです。JP1/Power Monitor は,次に示すような場合に利用できます。

夜間の業務などの無人環境でホストを自動的に起動・終了する 例えば,人のいない夜間,午前1時から午前3時まで給与計算などの業務をホストで 処理している場合,午前1時にホストを起動し,処理が終わる午前3時にホストを終 了するよう,あらかじめ設定しておけば,自動的にホストを起動・終了できます。こ の機能を使えば,夜間に人を常駐させないでホストの電源を管理できます。

離れた場所にあるホストを自動的に起動・終了する 例えば,別のフロアにあるホストを起動・終了したい場合,自ホストからそのホスト を起動・終了できます。この機能を使えば,自ホストだけでなく,ネットワークで接 続されたシステム全体のホストの起動・終了を管理できます。

異なる OS のホストが混在するシステムでホストの電源を一括して管理できる JP1/Power Monitor は, Windows Server 2003, Windows Server 2003(x64), Windows Server 2003(IPF), HP-UX(PA-RISC), HP-UX(IPF), Solaris, および AIX の OS をサポートしています。そのため,異なる OS のホストが混在するシステムで も,ホストの起動・終了を管理できます。

ホストの電源の運用状態を表示する

離れた場所にあるホストが,稼働中なのか,終了処理中なのか,電源オフになってい るのか,自ホストで表示できます。この機能を使えば,システム全体のホストの電源 の運用状態を容易に確認できます。

実行中のジョブやプリンタの印字が終了してからホストを終了する 実行中のジョブやプリンタの印字の終了を待ってホストを終了できます。この機能を 使えば,ジョブやプリンタの印字を確実に終了してからホストを終了できます。

1.2 JP1/Power Monitor の機能

ここでは, JP1/Power Monitorの機能について説明します。

1.2.1 自ホストを自動的に起動・終了できます

日時を決めて,自ホストを自動的に起動・終了できます。起動・終了する日時は,ファ イルまたはWindows版ではカレンダー形式のGUIで設定できます。ホストの電源をオ ン・オフするには,JP1/Power Monitorのほかに,電源オン・オフできる機能を持った ホストを使うか,または電源制御装置をホストに接続する必要があります。電源オン・ オフできる機能を持ったホストについても,ここでは「電源制御装置」と呼びます。

(1) ホストを起動する

電源制御装置を使った運用の場合,設定された起動時刻になると,電源制御装置が電源 をオンにして,ホストを起動する処理が始まります。ホストの電源がオンになり,OS が 起動すると,Windows版ではJP1/Base Control Service サービス,UNIX版ではJP1/ Power Monitor デーモン(スケジュール運転デーモン)およびJP1/Power Monitorのス ケジュール運転プロセスが自動的に起動します。自ホストを起動する流れを次の図に示 します。なお,ホストの電源は電源制御装置から供給されています。

図 1-1 自ホストを起動する流れ



(2) ホストを終了する

設定された終了時刻になると, OS をシャットダウンしてから電源制御装置で電源をオフ

にする処理が始まります。

例として,プログラムのジョブの終了をホストの終了条件としている場合について説明 します。終了時刻になると,JP1/Power Monitorは,ジョブの実行状況を一定の間隔で 監視し始めます。ジョブの終了を確認すると,ホストの終了条件が成立したことになり ます。終了条件が成立すると,Windowsホストの場合はJP1/Base Control Service サー ビスを,UNIXホストの場合はJP1/Power Monitor デーモンを終了してから OSを シャットダウンします。その後,電源制御装置で電源をオフにします。ジョブの終了を 待って自ホストを終了する流れを次の図に示します。なお,ホストの電源は電源制御装 置から供給されています。

図 1-2 ジョブの終了を待って自ホストを終了する流れ



(3) 電源制御装置を使わない運用

電源制御装置を使わないで運用する場合,シャットダウンされたホストは,再起動するか,またはスタンバイ状態になります。電源オフまたはスタンバイ状態のホストは,自動的に起動できません。ホストを起動したい場合は,手動で起動してください。

1.2.2 他ホストを自動的に起動・終了できます

LAN または WAN で接続された他ホストを自動的に起動・終了できます。ホストの起 動・終了を制御するホストを「マネージャーホスト」, 制御されるホストを「エージェン トホスト」と呼びます。エージェントホストを起動・終了する場合, コマンドやマネー ジャーホストの GUI で,ホストを起動・終了するスケジュールやホストの電源の状態を 確認できます。

マネージャーホストは,次の二つの方法のどちらかを使って,エージェントホストを起 動・終了します。

エージェントホストの JP1/Power Monitor を制御してホストを終了する

エージェントホストに接続されている電源制御装置を直接制御してホストを起動・終 了する

マネージャーホストでエージェントホストを起動・終了する場合,マネージャーホスト で,次の表に示すサービスまたはデーモンを起動させておく必要があります。

表 1-1 マネージャーホストで起動させておくサービスまたはデーモン

ホストの OS	サービスまたはデーモン
Windows	 JP1/Base Event サービス JP1/PW Manager Service サービス
UNIX	 JP1/Base Event サービス JP1/Power Monitor デーモン (リモート電源連携デーモン)

マネージャホストとエージェントホストの通信で JP1/Base イベントサービスに接続して, JP1 イベントを使用しますので, 必ず起動が必要です。

また,エージェントホストの JP1/Power Monitor を制御してホストを終了する場合, エージェントホストで,次の表に示すサービスまたはデーモンを起動させておく必要が あります。

表 1-2 エージェントホストで起動させておくサービスまたはデーモン ホストの OS サービスまたはデーモン

小人下の 05	リーヒスまだはテーモノ
Windows	 JP1/Base Control Service サービス JP1/Base Event サービス JP1/PW Agent Service サービス
UNIX	 JP1/Base Event サービス JP1/Power Monitor デーモン(リモート電源連携デーモン)

マネージャホストとエージェントホストの通信で JP1/Base イベントサービスに接続して, JP1 イベントを使用しますので, 必ず起動が必要です。

エージェントホストに接続されている電源制御装置を直接制御してエージェントホスト を起動・終了する場合は,エージェントホストでサービスまたはデーモンが起動してい るかどうかに関係なく,起動・終了が実行されます。

次に、エージェントホストを終了させる二つの方法について説明します。

(1) エージェントホストの JP1/Power Monitor を制御してホストを終了 する

通常,ホストを終了する場合は,この方法を使います。具体的には,次のような処理を する場合,この方法でホストを制御します。それぞれの終了方法の違いについては, 「1.2.4 いろいろな方法でホストを終了できます」を参照してください。

- Windows ホストの計画終了
- Windows ホストの強制終了
- UNIX ホストの監視終了
- UNIX ホストの制限終了
- UNIX ホストの強制終了

この方法でエージェントホストを起動・終了する処理の流れを次の図に示します。なお, エージェントホストの電源は電源制御装置から供給されています。

図 1-3 エージェントホストの JP1/Power Monitor を制御してホストを終了する流れ



- マネージャーホストからエージェントホストに終了要求をする。
 マネージャーホスト上のJP1/Baseイベントサービスに接続して、JP1イベント通信により
 エージェントホストのJP1/Power Monitorに終了要求を送信します。
- (2) エージェントホストが終了処理を開始し、シャットダウンする。
- (3) 電源制御装置がエージェントホストの電源をオフにする。
 - (2) エージェントホストに接続されている電源制御装置を直接制御して ホストを起動・終了する

エージェントホストの電源をオンにしたい場合,およびエージェントホストを終了させ

たいがハングアップなどのため(1)の方法が使えない場合に,この方法を使用します。具体的には,次のような処理をする場合,この方法でホストを制御します。

- 電源オン
- 強制電源オフ
- 強制再起動

注意事項

強制電源オフおよび強制再起動は,実行中のジョブやアプリケーションを正常に終了しない でホストの電源をオフにします。ホストがハングアップした場合などの緊急時以外では,使 わないでください。

この方法でエージェントホストの電源をオン・オフする処理の流れを次の図に示します。 なお,エージェントホストの電源は電源制御装置から供給されています。

図 1-4 エージェントホストに接続されている電源制御装置を直接制御してホストの電源 をオン・オフする流れ



(1) マネージャーホストが電源制御装置にエージェントホストをオンまたはオフするように要求する。

(2) 電源制御装置は、エージェントホストの電源をオンまたはオフにする。

1.2.3 複数のホストを連動して起動・終了できます

1台のマネージャーホストに対して複数のエージェントホストをグループとして設定し, 一括して起動・終了できます。グループ化すると,マネージャーホストの起動・終了と 連動して,複数のエージェントホストを起動・終了できます。グループ化の例を次の図 に示します。なお,各エージェントホストの電源は電源制御装置から供給されています。

図 1-5 グループ化の例



グループ化した場合,マネージャーホストを起動すると,グループの登録順にエージェントホストが起動します。エージェントホストが順番に起動する際,前のエージェントホストの起動が完了してから,次のホストの起動を開始するという設定ができます。グループ化してホストを起動する場合の流れを次の図に示します。


図 1-6 グループ化してホストを起動する流れ

-----> :マネージャーホストからの要求

(凡例)

----> : エージェントホストからの通知

グループ化してホストを終了する場合,マネージャーホストを計画終了または監視終了 すると,グループ化したすべてのホストが連動して終了します。マネージャーホストを 手動で終了した場合,制限終了した場合,および強制終了した場合は,エージェントホ ストは連動して終了しません。

終了時の処理の流れは, Windows の場合と UNIX の場合で異なります。Windows の場合の処理の流れの例を図 1-7 に, UNIX の場合の処理の流れの例を図 1-8 に示します。



図 1-7 グループ化してホストを終了する流れ(Windows の場合)

(凡例)
 → :マネージャーホストからの要求
 ---> :エージェントホストからの通知

Windows の場合は,ジョブの終了などの終了条件が成立したあと,エージェントホスト を終了します。エージェントホストがすべて終了してから,マネージャーホストを シャットダウンします。

マネージャーホストが Windows の場合,グループ化したエージェントを起動時だけ連動 させる運用もできます。



図 1-8 グループ化してホストを終了する流れ(UNIX の場合)

UNIX の場合は,監視終了を開始すると,まずエージェントホストを終了します。その後,マネージャーホストでジョブの終了などの終了条件成立を待って,マネージャーホ ストを終了します。監視終了の処理を始める前に,すべてのエージェントホストの終了 を待つかどうかは,設定で決められます。

JP1/AJS2 と連携している場合, pwajs2stp_grp コマンドを使うと, 先に JP1/AJS2 マ ネージャーを終了させることができます。pwajs2stp_grp コマンドについては, 「11.3.2 JP1/AJS2 と連携する場合」を参照してください。

マネージャーホストが UNIX の場合,グループ化したエージェントホストを起動時また は終了時だけ連動させる運用もできます。

1.2.4 いろいろな方法でホストを終了できます

ホストを終了する場合,幾つかの方法があります。Windowsホストの場合とUNIXホストの場合とで,その方法は異なります。それぞれの方法について説明します。

(1) Windows ホストの終了方法

Windows ホストの場合,次のような方法でホストを終了できます。

計画終了

新たに実行するジョブを抑止し,実行中のジョブの終了を待ってからホストを終了し ます。

強制終了

実行中のジョブを中断してホストを終了します。

これらの終了方法では,シャットダウン後の処理を選べます。シャットダウン後の処理 を次に示します。

- 電源オフ
 OS をシャットダウンしたあと,電源制御装置を使ってホストの電源をオフにします。
- 再起動 ホストの電源はオンのままで, OS をシャットダウンしたあと, 再起動します。
- シャットダウンのまま
 電源制御装置を使わないで終了処理をした場合,OSをシャットダウンしたあと,ホ
 ストはスタンバイ状態になります。

マネージャーホストでエージェントホストを終了する場合,計画終了,および強制終了 のほかに,エージェントホストに接続された電源制御装置を使って,エージェントホス トを強制電源オフ・強制再起動する方法もあります。

次に、それぞれの終了方法について説明します。

(a) 計画終了

計画終了とは,ジョブの終了などを終了条件として指定し,新たに実行するジョブを抑 止してから,すべての終了条件が成立した場合にホストをシャットダウンする方法です。

計画終了の流れを次の図に示します。

図 1-9 計画終了の流れ



例えば,ジョブ1は実行中,ジョブ2は実行待ち,ジョブ3はキューイングされようと していたとき,計画終了を開始したとします。このような場合,JP1/Power Monitorは, ジョブ3のキューイングを抑止して,ジョブ1,ジョブ2が終了するのを待ってからホ ストを終了します。

次の場合は,終了までの流れが異なります。

JP1/AJS2 - Manager が組み込まれている場合

図の中の「ジョブ」は,ジョブネットになります。終了までの流れは,jpwenvset

コマンドの -d オプションでの設定によって,次の二つのどちらかになります。

- 当日に実行予定のジョブすべての実行完了を待ってから JP1/AJS2 を終了させ、 その後ホストを終了する。
- 実行待ちのジョブネットの実行を抑止し、実行中のジョブネットの終了を待って から、JP1/AJS2 を終了させる。その後ホストを終了する。

詳細については,「15. コマンド」の「jpwenvset (Windows 限定)」を参照してく ださい。

JP1/AJS2 - Agent が組み込まれている場合

まず,実行待ちのジョブの実行を抑止して,実行中のジョブの終了を待ち,その後 JP1/AJS2 を終了させてからホストを終了します。

プリントジョブの終了を待つ場合

新たに実行するジョブを抑止できません。この場合, JP1/Power Monitor は, ジョ ブ1, ジョブ2, ジョブ3が終了するのを待ってからホストを終了します。

(b) 強制終了

強制終了とは,実行中のジョブの処理を中断してホストをシャットダウンする方法です。 ホストの計画終了中に終了条件が成立せず,なかなかシャットダウンされない場合など に実行します。

強制終了の流れを次の図に示します。

図 1-10 強制終了の流れ



例えば,ジョブ1は実行中,ジョブ2は実行待ち,ジョブ3はキューイングされようと していたとき,強制終了を開始したとします。このような場合,JP1/Power Monitorは, ジョブ1の実行を中断してホストを終了します。

次の場合は,終了までの流れが異なります。

JP1/AJS2 - Manager が組み込まれている場合

図の中の「ジョブ」は, ジョブネットになります。ジョブネットの実行を中断し, さらに JP1/AJS2 を終了させてからホストを終了します。

JP1/AJS2 - Agent が組み込まれている場合

ジョブの実行を中断し,さらに JP1/AJS2 を終了させてからホストを終了します。

(c) 強制電源オフ·強制再起動

強制電源オフ・強制再起動とは,ホストの OS の状態にかかわらず直接電源制御装置に 働きかけて,強制的にエージェントホストを電源オフまたは再起動する方法です。エー ジェントホストがハングアップした場合や,エージェントホストの状態が不明な場合に 実行します。

注意事項

強制電源オフおよび強制再起動は,実行中のジョブやアプリケーションを正常に終了しません。OSをシャットダウンしないでハードウェア的に電源を落とします。ホストがハング アップした場合などの緊急時以外では,使わないでください。

(2) UNIX ホストの終了方法

UNIX ホストの場合,次のような方法でホストを終了できます。

監視終了

ジョブの終了などを終了条件として指定し,すべての終了条件が成立した場合にホス トを終了します。

制限終了

ジョブの終了などを終了条件として指定し,新たに実行するジョブを抑止した上で, すべての終了条件が成立した場合にホストを終了します。

強制終了

実行中のジョブを中断してホストを終了します。

UNIX ホストの場合, これら三つの終了方法を組み合わせてホストで実行しているジョ プを安全に段階的に終了したあとに,ホストをシャットダウンするという運用ができま す。

各終了方法の関係と処理の流れを,次の図に示します。

終了処理の定義内容: 22:00から監視終了 22:30から制限終了 23:00から強制終了



これらの終了方法では,シャットダウン後の処理を選べます。シャットダウン後の処理 を次に示します。

電源オフ

OS をシャットダウンしたあと,電源制御装置を使ってホストの電源をオフにします。 • シングルユーザーモード

- ホストをマルチユーザーモードからシングルユーザーモードに切り替えます。ホスト の OS が Solaris の場合は , シングルユーザーモードに切り替えられません。
- 再起動
 ホストの電源はオンのままで, OS をシャットダウンしたあと, 再起動します。
- シャットダウンのまま
 電源制御装置を使わないで終了処理をした場合,OSをシャットダウンしたあと,ホ
 ストはスタンバイ状態になります。

マネージャーホストでエージェントホストを終了する場合,監視終了,制限終了,および強制終了のほかに,エージェントホストに接続された電源制御装置を使って,エージェントホストを強制電源オフ・強制再起動する方法もあります。

次に,それぞれの終了方法について説明します。

(a) 監視終了

監視終了とは,ジョブの終了などを終了条件として指定し,すべての終了条件が成立し た場合にホストをシャットダウンする方法です。

監視終了の流れを次の図に示します。

図 1-11 UNIX ホストの終了方法の関係と処理の流れ

図 1-12 監視終了の流れ



例えば, ジョブ1は, 実行中, ジョブ2は, 実行待ち, ジョブ3は, キューイングされ ようとしていたとき, 監視終了を開始したとします。このような場合, JP1/Power Monitorは, ジョブ1, ジョブ2, ジョブ3が終了するのを待ってからホストを終了しま す。

次の場合は,終了までの流れが異なります。

JP1/AJS2 - Manager が組み込まれている場合

まず,その日実行予定のジョブネットがすべて終了するのを待ち,さらに JP1/AJS2 を終了させてからホストを終了します。

JP1/AJS2 - Agent が組み込まれている場合

まず,実行中のジョブが終了するのを待ち,さらに JP1/AJS2 を終了させてからホ ストを終了します。

(b) 制限終了

制限終了とは,ジョブの終了などを終了条件として指定し,新たに実行するジョブを抑 止してから,すべての終了条件が成立した場合にホストをシャットダウンする方法です。

制限終了の流れを次の図に示します。

図 1-13 制限終了の流れ



例えば,ジョブ1は,実行中,ジョブ2は,実行待ち,ジョブ3は,キューイングされ ようとしていたとき,制限終了を開始したとします。このような場合,JP1/Power Monitorは,ジョブ3のキューイングを抑止して,ジョブ1,ジョブ2が終了するのを 待ってからホストを終了します。

次の場合は,終了までの流れが異なります。

JP1/AJS2 - Manager が組み込まれている場合

まず,実行待ちのジョブネットの実行を抑止して,実行中のジョブネットが終了す るのを待ち,さらに JP1/AJS2 を終了させてからホストを終了します。

JP1/AJS2 - Agent が組み込まれている場合

まず,実行待ちのジョブの実行を抑止して,実行中のジョブが終了するのを待ち, さらに JP1/AJS2 を終了させてからホストを終了します。

(c) 強制終了

強制終了とは,実行中のジョブの処理を中断してホストをシャットダウンする方法です。 強制終了の流れを次の図に示します。

図 1-14 強制終了の流れ



例えば,ジョブ1は,実行中,ジョブ2は,実行待ち,ジョブ3は,キューイングされ ようとしていたとき,強制終了を開始したとします。このような場合,JP1/Power Monitorは,ジョブ1の実行を中断してホストを終了します。

次の場合は,終了までの流れが異なります。

JP1/AJS2 - Manager が組み込まれている場合

図の中の「ジョブ」は, ジョブネットになります。ジョブネットの実行を中断し, さらに JP1/AJS2 を終了させてからホストを終了します。

JP1/AJS2 - Agent が組み込まれている場合

ジョブの実行を中断し,さらに JP1/AJS2 を終了させてからホストを終了します。

(d) 強制電源オフ・強制再起動

強制電源オフ・強制再起動とは,ホストの OS の状態にかかわらず直接電源制御装置に 働きかけて,強制的にエージェントホストを電源オフまたは再起動する方法です。エー ジェントホストがハングアップした場合や,エージェントホストの状態が不明な場合に 実行します。

注意事項

強制電源オフまたは強制再起動は,実行中のジョブやアプリケーションを正常に終了しない でホストの電源をオフにします。ホストがハングアップした場合などの緊急時以外では,使 わないでください。

1.2.5 起動・終了のスケジュールを設定できます

自ホストを起動・終了する場合,ホストを起動・終了するスケジュールを設定できます。 設定した時刻になると,自動的にホストの電源を起動・終了できます。

また,スケジュールには,運休日を設定できます。運休日には,ホストを起動・終了す るスケジュールを実行しません。ある日を運休日に設定すると,その日に設定されてい たスケジュールは,無効になります。例えば,会社の休日にホストを使用しないという 運用の場合に,会社の休日を運休日として設定できます。

運休日に設定されていても,自動的に電源をオフにはしません。運休日にマシンをオフ にしたい場合は,前日に電源オフのスケジュールを設定しておいてください。

(1)Windows ホストのスケジュールを設定する

Windows ホストでは,カレンダー形式の GUI,または運転スケジュール定義ファイルを インポートしてスケジュールを設定します。Windows でのスケジュール設定の詳細につ いては,「8. 自ホストの電源を制御する操作(Windows ホスト)」を参照してください。

(a) カレンダー形式の GUI で設定する

日ごとまたは曜日ごとにスケジュールを設定します。Windowsホストで日ごとにスケジュールを設定する場合,当日から約1年先(翌年の当月より一つ前の月)までのスケジュールを設定できます。

また,曜日ごとに設定したスケジュール,および運休日の設定は,自動的に翌年以降に 引き継がれます。

(b)運転スケジュール定義ファイルをインポートして設定する

運転スケジュール定義ファイルに,月単位または年単位のスケジュール情報を設定し, インポートしてスケジュールを設定します。運転スケジュール定義ファイルは,エディ ターで編集できます。スケジュールの有効範囲は,当日から約1年先(翌年の当月より 一つ前の月)までです。

(2) UNIX ホストのスケジュールを設定する

UNIX ホストでは,運転スケジュール定義ファイルでスケジュールを設定します。設定 方法によって,スケジュールの有効範囲が異なります。スケジュールを設定するには, 次の三つの方法があります。

曜日単位でスケジュールを設定する

月単位でスケジュールを設定する

年単位でスケジュールを設定する

次にそれぞれの方法について説明します。なお, UNIX でのスケジュール設定の詳細に ついては,「10. 自ホストの電源を制御する操作(UNIX ホスト)」を参照してくださ い。

(a) 曜日単位でスケジュールを設定する

曜日ごとにスケジュールを設定します。毎週月曜日の8:00 にマシンを起動する,毎週金 曜日の23:00 に終了する,などの運用ができます。曜日単位でスケジュールを設定した 場合,設定されたスケジュールは,翌年以降にも自動的に引き継がれます。毎年同じ曜 日に同じスケジュールでホストが起動・終了されます。

(b) 月単位でスケジュールを設定する

毎年同じ月日に対してスケジュールを設定します。例えば,8月1日の6:00 にホストを 起動するスケジュールを月単位指定で設定した場合,翌年の8月1日も,2年後の8月1 日も,同じ時刻にホストが起動します。

(c) 年単位でスケジュールを設定する

特定の年月日に対してスケジュールを設定します。年単位でスケジュールを設定した場合,設定したスケジュールは,翌年以降の同月日には適用されません。例えば,年単位 指定で2002年8月1日にホストの起動時刻を設定した場合,そのスケジュールは, 2003年8月1日には適用されません。

1.2.6 ホストの情報を画面で確認できます

Windows ホストで他ホストを起動・終了する場合,次のような情報を GUI で確認できます。

ホストを起動・終了する日時などのスケジュール

ホストが終了処理中か,停止中か,などホストの電源の運用状態

Windows ホストでホストの情報を確認する GUI の例を次の図に示します。

図 1-15 Windows ホストでホストの情報を確認する GUI の例

_ 🗆 ×
23:00
-
11.

UNIX ホストで他ホストを起動・終了する場合,次のような情報をファイルに出力して 確認できます。

ホストを起動・終了する日時などのスケジュール

ホストが終了処理中か,停止中か,などホストの電源の運用状態

UNIX ホストでホストの情報を確認するファイルの出力例を次に示します。

ホストタ	壮能	監相關始	制限開始	おり終了	次回電道投入
HOST99	稼働中	$07/10\ 21:00$	07/10 22:00	07/10 23:00	07/11 09:0
3050R	停止	*	*	*	*
node20	監視終了中	*	07/10 22:00	07/10 23:00	07/11 09:10
HOST6	制限終了中	*	*	*	07/12 08:00
node21	終了中	*	*	*	*
HOST9	状態不明	*	*	*	*
語表示の場合					
語表示の場合			t	formed	
語表示の場合 Host name	status	monitor	restrict	forced	next power
語表示の場合 Host name HOST99 3050P	status active	monitor 07/10_21:00	restrict 07/10 22:00	forced 07/10_23:00	next power 07/11_09:0
語表示の場合 Host name HOST99 3050R node20	status active inactive monitoring	monitor 07/10 21:00 *	restrict 07/10 22:00 * 07/10 22:00	forced 07/10 23:00 * 07/10 23:00	next power 07/11 09:0 * 07/11 09:1
語表示の場合 Host name HOST99 3050R node20 HOST6	status active inactive monitoring restrict	monitor 07/10 21:00 * *	restrict 07/10 22:00 * 07/10 22:00	forced 07/10 23:00 * 07/10 23:00	next power 07/11 09:0 * 07/11 09:1 07/12 08:0
語表示の場合 Host name HOST99 3050R node20 HOST6 node21	status active inactive monitoring restrict termination	monitor 07/10 21:00 * * *	restrict 07/10 22:00 * 07/10 22:00 *	forced 07/10 23:00 * 07/10 23:00 *	next power 07/11 09:0 * 07/11 09:1 07/12 08:0 *

1.2.7 ファイルを退避・配布・回復できます

JP1/Power Monitor では,自ホストのスケジュール情報などのファイルを退避,配布, および回復できます。Windowsホストでは,スケジュール情報を設定したファイルを, UNIX ホストでは,ホストを起動・終了するための情報を設定した定義ファイルを退避, 配布,および回復できます。

退避,配布および回復について次に説明します。

(1) ファイルを退避する

自ホストのスケジュール情報などを設定したファイルを退避できます。UNIX ホストの 場合,スケジュール情報を設定したファイルだけでなく,ホストの情報を設定したほか のファイルも退避できます。

(2)ファイルを配布する

スケジュール情報を他ホストに配布すると,複数のホストを同じスケジュールで運用できます。Windowsホストの場合は,JP1/NETM/DMまたはJP1/FTPを使って,退避したファイルを配布できます。UNIXホストの場合は,OSのファイル転送コマンドを使っ

て,退避したファイルを配布できます。

(3) ファイルを回復する

回復すると,退避したファイルのスケジュール情報などが有効になります。

1.2.8 起動・終了するときにユーザー独自の処理を実行でき ます(UNIX ホスト限定)

ホストを起動・終了するときに, JP1/Power Monitor で提供されている終了方法とは別 に,ユーザー独自の処理を実行できます。

例えば,ホストを起動したあと,特定のアプリケーションを起動させるとします。その 場合,そのアプリケーションを起動させるコマンドを作成し,ホストが起動するときに そのコマンドを実行するよう,JP1/Power Monitor で設定します。

作成したこのコマンドを「自動運転ユーザーコマンド」と呼びます。自動運転ユーザー コマンドについては、「6.1.10 自動運転ユーザーコマンドを作成する」を参照してくだ さい。

1.3 他プログラムとの連携

ここでは, JP1/Power Monitor と他プログラムを連携してできる機能について説明します。

1.3.1 JP1/AJS2 でホストを起動・終了できます

JP1/AJS2 のジョブネットで JP1/Power Monitor のジョブを定義して,ホストを起動・ 終了できます。JP1/Power Monitor のジョブでホストを起動・終了するには,次の二つ の方法があります。ジョブの設定方法については,マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 2 設計・運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS2 が組み込まれたホストを終了する

JP1/AJS2 が組み込まれたホストから,別のホストを起動・終了する

次にそれぞれの方法について説明します。

(1) JP1/AJS2 が組み込まれたホストを終了する

JP1/Power Monitor と JP1/AJS2 が組み込まれているホストを終了する場合は, 自ホストを終了する機能を使います。

まず, JP1/AJS2 - View の画面で, 終了するホスト名や日時などの情報をローカル電源 連携ジョブに設定し, JP1/AJS2 - Manager にその処理を依頼します。JP1/AJS2 -Manager は, 終了するホストにある JP1/Power Monitor にジョブの実行を依頼します。

処理の流れを次の図に示します。なお,終了するホストの電源は電源制御装置から供給 されています。



図 1-16 JP1/AJS2 が組み込まれたホストを終了する

ホストを起動してから 10 分以内は, JP1/AJS2 で定義したジョブによる終了要求が実行 されません。JP1/AJS2 で定義した JP1/Power Monitor のジョブでホストを終了する場 合,ホスト起動後 10 分以上待ってから実行してください。

(2) JP1/AJS2 が組み込まれたホストから,別のホストを起動・終了する

JP1/AJS2 が組み込まれているホストを JP1/Power Monitor のマネージャーホストとし て使用し, JP1/Power Monitor のエージェントホストを起動・終了します。まず, JP1/ AJS2 - View の画面で, 起動・終了するホスト名や日時などの情報をリモート電源連携 ジョプに設定し, JP1/AJS2 - Manager にその処理を依頼します。JP1/AJS2 - Manager は, JP1/Power Monitor のマネージャーホストにジョプの実行を依頼します。そして, JP1/Power Monitor のマネージャーホストが JP1/Power Monitor のエージェントホスト を起動・終了します。

JP1/AJS2 が組み込まれたホストから別のホストを起動する場合,および JP1/AJS2 が組み込まれたホストから別のホストを終了する場合の処理の流れを次の図に示します。なお,JP1/Power Monitor のエージェントホストの電源は電源制御装置から供給されています。



図 1-17 JP1/AJS2 が組み込まれたホストから別のホストを起動する



図 1-18 JP1/AJS2 が組み込まれたホストから別のホストを終了する

1.3.2 JP1/AJS2 のジョブまたはジョブネットの終了を待っ てからホストを終了できます

ホストを終了させる際に, JP1/AJS2 のジョブまたはジョブネットの終了を待ってからホ ストを終了できます。JP1/Power Monitor のホストに JP1/AJS2 - Manager が組み込ま れている場合,ジョブネットの終了および JP1/AJS2 の終了を待ってからホストを終了 します。また, JP1/Power Monitor のホストに JP1/AJS2 - Agent が組み込まれている場 合,ジョブの終了および JP1/AJS2 の終了を待ってからホストを終了します。

次の終了方法で, JP1/AJS2 のジョブまたはジョブネットの終了を条件として設定できます。

Windows ホストの計画終了

UNIX ホストの監視終了

UNIX ホストの制限終了

1.3.3 JP1/Cm2 または HP OpenView でホストの電源の運用 状態を表示できます(UNIX ホスト限定)

JP1/Cm2 または HP OpenView と連携してホストの電源の運用状態を表示できます。 JP1/Power Monitor のスケジュール情報や,ホストの電源の運用状態を JP1/Cm2/NNM または HP OpenView NNM のノードサブマップウィンドウに表示できます。

スケジュール情報やホストの電源の運用状態を参照する場合,状態を参照するホストに 対してリモートでシェルが実行できるように,あらかじめ設定しておく必要があります。 設定方法については,各 OS のマニュアルを参照してください。

JP1/Power Monitor から JP1/Cm2 または HP OpenView へ,状態を通知する場合の処理 の流れを次の図に示します。なお, JP1/Cm2 または HP OpenView との連携の詳細につ いては、「付録 C JP1/Cm2 または HP OpenView との連携(UNIX ホスト限定)」を参 照してください。

図 1-19 JP1/Cm2 または HP OpenView と連携する場合の処理の流れ



1.3.4 JP1/NQSEXEC のジョブの終了を待ってからホストを 終了できます(UNIX ホスト限定)

JP1/NQSEXEC のジョブの終了を待ってからホストを終了できます。

次の終了方法で, JP1/NQSEXEC のジョブの終了を条件として設定できます。

UNIX ホストの監視終了

UNIX ホストの制限終了

1.3.5 JP1/NPS で管理しているプリンタ出力の終了を待って からホストを終了できます(UNIX ホスト限定)

JP1/NPS で管理しているプリンタ出力の終了を待ってからホストを終了できます。

次の終了方法で, JP1/NPS で管理しているプリンタ出力の終了を条件として設定できます。

UNIX ホストの監視終了

UNIX ホストの制限終了

1.3.6 クラスタシステムで JP1/Power Monitor のマネー ジャーを運用できます

クラスタシステムの論理ホスト上で JP1/Power Monitor のマネージャー機能を運用できます。

クラスタシステムとは,業務実行中の障害によって業務が中断しないように,複数の サーバシステムを準備しておき,一方のシステムで障害が発生したときに他方のシステ ムに業務を切り替えられるようにするシステムです。それぞれのシステムを「系」とも 呼び,業務を実行中のシステムを実行「系」,実行系の障害時に業務を引き継げるよう待 機しているシステムを待機「系」と呼びます。障害が発生したときに,業務を実行系か ら待機系に切り替えるため,クラスタシステムのことを「系切り替えシステム」とも呼 びます。

(1) クラスタシステムでの運用

JP1/Power Monitor では,クラスタシステム上にマネージャーを配置し,エージェント を起動・終了させることができます。これによって,クラスタシステムで業務システム を運用する場合に,JP1/Power Monitor が動作している物理ホストを意識しないで,マ ネージャーを運用できます。

なお, JP1/Power Monitor のエージェント,および自ホストの電源を制御する機能はク ラスタシステムに対応していません。

クラスタシステム上で JP1/Power Monitor のマネージャーを運用する場合の処理の流れ を次の図に示します。なお,ホスト P1の電源は電源制御装置から供給されています。 図 1-20 クラスタシステムでの処理の流れ



この構成では,論理ホスト上の JP1/AJS2 が,アクションジョブで JP1/Power Monitor のマネージャーへ電源オフの処理を指示します。

JP1/AJS2 と JP1/Power Monitor は共に論理ホスト L1 上にあるため,お互いが実行系・ 待機系のどちらのマシンで動作しているかを意識する必要がありません。また,JP1/ Power Monitor のエージェントからは,マネージャーが L1 という1台のホスト上で動 作しているように見えるため,マネージャーの動作するホストを意識する必要がありま せん。

なお,電源制御装置を直接制御してエージェントの電源をオンにする場合は,物理ホスト上での運用と同じ方式で電源制御装置を操作します。そのため,リモート電源制御の 方式が,各社が提供するリモート電源制御コマンドを使う方式の場合は,リモート電源 制御コマンドを,各物理ホストの同じディレクトリに配置してください。

(2) 障害発生時の処理の流れ

論理ホスト上で障害が発生した場合の処理の流れを次の図に示します。



図 1-21 障害発生時の処理の流れ

実行系で稼働中の JP1/Power Monitor またはほかの JP1 プログラムに障害が発生した場合, クラスタソフトが, 実行系サーバで動作している JP1/AJS2, JP1/Power Monitor, および JP1/Base のサービス(デーモン)を停止します。その後, 待機系サーバで JP1/Base, JP1/Power Monitor, および JP1/AJS2 のサービス(デーモン)を起動します。

実行系で動作している JP1/Power Monitor は,エージェントホストの状態情報を共有 ディスク上で管理しています。系切り替えが起こると,待機系で起動した JP1/Power Monitor が共有ディスクにアクセスし,共有ディスク上で管理されている情報を引き継 ぎます。これによって,障害が発生しても運用を継続できます。

1.3.7 JP1/Base のサービスの終了順序機能と連携できます (Windows ホスト限定)

JP1/Power Monitor でのホスト終了時, JP1/Base のサービス終了順序機能と連携して, サービスを順序立てて終了できます。サービス終了順序機能についてはマニュアル 「JP1/Base」を参照してください。

2

自ホストを起動・終了する 場合の設定例

この章では, JP1/Power Monitor でスケジュールを設定して, Windows および UNIX の自ホストを起動・終了する場合の設 定例について説明します。

- 2.1 Windows ホストの設定例
- 2.2 UNIX ホストの設定例

2.1 Windows ホストの設定例

JP1/Power Monitor で Windows の自ホストの電源を制御する場合の設定例の概要につい て説明します。詳細な設定手順については、「5. インストールとセットアップ (Windows ホスト)」を参照してください。

この設定例では, Windows ホストが, 次の図のように設定されているものとします。

図 2-1 Windows ホストの電源を制御する構成例



また,図 2-1の構成例を基にして,次のようなスケジュールで,Windowsホストを起動・終了します。スケジュールを次の表に示します。

表 2-1 Windows ホストの電源を運用するスケジュール

曜日	ホストの運転時間	電源投入時刻	計画終了開始時刻	強制終了開始時刻
月	9:00 ~ 19:00	9:00	18:00	19:00
火	8:00 ~ 19:00	8:00	18:00	19:00
水	8:00 ~ 19:00	8:00	18:00	19:00
木	8:00 ~ 19:00	8:00	18:00	19:00
金	8:00 ~ 18:00	8:00	17:00	18:00
±	運休日	-	-	-
日	運休日	-	-	-

表 2-1 の内容に従って, Windows ホストでスケジュール情報を設定します。

2.1.1 スケジュールの設定

表 2-1 のスケジュールに従って,ホストを起動・終了する日時を設定します。設定する 方法には,次の二つの方法があります。

- GUI (Windows) で設定する
- 運転スケジュール定義ファイルで設定し, JP1/Power Monitor にインポートする

それぞれの手順を次に示します。

(1) GUI で設定する

GUI で Windows ホストのスケジュールを設定する手順を説明します。

 Windows の[スタート]メニューから,[プログラム] - [JP1_Power Monitor] -[環境設定]を選択する。

[環境設定]ダイアログボックスが表示されます。次のように設定します。

画終了オブション	
目ホスト実行中ショフ(ショフネット)の監視――	
行わない型	• (Tわない)(E)
ジョブネットの終了を待つ(W) 一覧(H)	○他ホストが終了するまで待つ①覧(_)
りンタの監視	達動ホストの停止
「行わない(型)	● 行わない(≦)
の刷が終了するまで待つ(P)	€ 停止を行う(2)

この設定例では,[使用プログラム名]で[SYSTEM MANAGER]を選択します。 また,JP1/AJS2と連携して運用するので,[自ホスト実行中ジョブ(ジョブネット) の監視]で[ジョブネットの終了を待つ]を選択します。物理ホスト上のJP1/AJS2 を監視する場合は,[一覧]ボタンを使用しません。

- [OK]ボタンをクリックする。
 [環境設定]ダイアログボックスが閉じます。
- Windows の[スタート]メニューから,[プログラム] [JP1_Power Monitor] -[カレンダー設定]を選択する。 [カレンダー設定]ダイアログボックスが表示されます。



表 2-1 のスケジュールに従って,ホストを起動・終了する日時を設定していきます。

- 曜日の[月]を選択して[時刻設定]ボタンをクリックする。
 [時刻設定]ダイアログボックスが表示されます。まず,月曜日の時刻を設定します。
- 5. [時刻]で時刻を設定し,[電源オン],[電源オフ:強制終了],または[電源オフ: 計画終了]を選択する。
- 6. [追加]ボタンをクリックする。
 [時刻設定リスト]リストボックスに,次のように設定した時刻が表示されます。

時刻設定	2
時刻(T) 回 全 時 回 全 分 © 電源オン(N)	ОК ++Уtи
 電源オフ:強制終了(C) 電源オフ:計画終了(P) 時刻設定リストの 	週間時刻に戻す(W)
9:00 オン 18:00 オフ 計画終了	追加(<u>A</u>)
19:00 オフ 強制終了	肖川除(D)
	全て削除(L)

7. [時刻設定]ダイアログボックスの[OK]ボタンをクリックする。
 設定が完了し,[カレンダー設定]ダイアログボックスに戻ります。時刻を設定した
 曜日が青く表示されます。

同じように火曜日から金曜日にも時刻を設定していきます。

火曜日から木曜日は,同じスケジュールなので,[Ctrl]キーを押しながら曜日の [火],[水],[木]を選択して[時刻設定]ボタンをクリックすれば,一度に時刻を 設定できます。

また,運休日にする土曜日と日曜日には,何も設定しません。

- これで, GUI でのスケジュールの設定は完了です。
- (2)運転スケジュール定義ファイルで設定し, JP1/Power Monitor にイ ンポートする

運転スケジュール定義ファイルを使って, Windows ホストのスケジュールを設定する手順を説明します。運転スケジュール定義ファイルについては,「13.2.1 運転スケジュー ル定義ファイル」を参照してください。

この設定例で使う運転スケジュール定義ファイルの名称を次に示します。

運転スケジュール定義ファイル

c:¥temp¥pwcal

次の手順で,スケジュール情報を設定します。

運転スケジュール定義ファイル「c:¥temp¥pwcal」をエディターで開く。
 次のように,運転スケジュール定義ファイルにパラメーターを設定します。

#	曜日	電源投入	監視開始	制限開始	強制終了
*	mon	9:00	18:00	*	19:00
*	tue-thu	8:00	18:00	*	19:00
*	fri	8:00	17:00	*	18:00
*	sat	holiday			
*	sun	holiday			

火曜日から木曜日は,同じスケジュールでホストを運用するので,まとめて指定します。土曜日と日曜日は運休日のため,何も指定しない,または「電源投入」の個所に「holiday」と指定します。

- 2. 書き換えた内容を保存して,エディターを終了する。
- 運転スケジュール定義ファイルを Windows ホストの JP1/Power Monitor カレンダー にインポートする。 運転スケジュール定義ファイルを Windows ホストの JP1/Power Monitor カレンダー にインポートするには,次の二つの方法があります。
 - jpwcalimp コマンドを実行する。
 次のようにコマンドを実行します。
 jpwcalimp -f c:¥temp¥pwcal
 - GUIの[カレンダー設定]ダイアログボックスの[インポート]ボタンをクリック する。

```
[ファイルのインポート]ダイアログボックスが表示されます。運転スケジュール
```

定義ファイル名「c:¥temp¥pwcal」を入力します。

これで,運転スケジュール定義ファイルを使ったスケジュールの設定は完了です。

手順3でインポートする運転スケジュール定義ファイルには,次の運転スケジュールファイルを指定することができます。

- エディターで編集した運転スケジュール定義ファイル
- UNIX ホストの運転スケジュール定義ファイル
- Windows ホストの JP1/Power Monitor カレンダーからエクスポートしたファイルを エディターで編集した運転スケジュール定義ファイル

UNIX ホストの運転スケジュール定義ファイルのインポートについては,「8.1.5 UNIX ホストのスケジュール情報を Windows ホストで利用する」を参照してください。

Windows ホストの JP1/Power Monitor カレンダーからエクスポートした運転スケジュー ル定義ファイルの内容については、「8.1.6 Windows ホストのスケジュール情報をエク スポートする」を参照してください。

2.1.2 スケジュールの確認

スケジュールが正しく設定されているかどうか確認します。Windowsの[スタート]メ ニューから,[プログラム] - [JP1_Power Monitor] - [カレンダーの週間情報]を選 択し,[カレンダーの週間情報]ダイアログボックスを表示してください。次のように, 設定したスケジュールどおりに表示されているかどうか確認してください。

II カレンダー	の週間情報					x
7/2(日)	7/3(月) 9:00 オン 18:00 オフ-P 19:00 オフ-F	7/4(火) 8:00 水) 18:00 オフ-P 19:00 オフ-F	7/5(%) 8:00	7/6(木) 8:00オン 18:00オフーP 19:00オフーF	7/7(金) 8:00オン 17:00オフーP 18:00オフーF	7/8(±)
			閉じる	前	週(B)	翌週(N)

2.2 UNIX ホストの設定例

JP1/Power Monitor で UNIX の自ホストの電源を制御する場合の設定例の概要について 説明します。実際の設定手順については、「6. インストールとセットアップ(UNIX ホ スト)」を参照してください。

この設定例では, UNIX ホストが, 次の図のように設定されているものとします。

図 2-2 UNIX ホストの電源を制御する構成例



また,図 2-2の構成例を基にして,次のようなスケジュールで,UNIX ホストを起動・ 終了します。スケジュールを次の表に示します。

曜日	ホストの運転時間	電源投入時刻	監視終了開始 時刻	制限終了開始 時刻	強制終了開始 時刻
月	9:00 ~ 19:00	9:00	18:00	18:30	19:00
火	8:00 ~ 19:00	8:00	18:00	18:30	19:00
水	8:00 ~ 19:00	8:00	18:00	18:30	19:00
木	8:00 ~ 19:00	8:00	18:00	18:30	19:00
金	8:00 ~ 18:00	8:00	17:00	17:30	18:00
±	運休日	-	-	-	-
日	運休日	-	-	-	-

表 2-2 UNIX ホストの電源を運用するスケジュール

設定には,構成定義ファイルと運転スケジュール定義ファイルを使います。この設定例 で使う構成定義ファイルおよび運転スケジュール定義ファイルの名称を次に示します。 構成定義ファイル

/usr/lib/jp1_aom/conf

運転スケジュール定義ファイル

/usr/lib/jp1_aom/sch

このような内容に従って, UNIX ホストでスケジュール情報を設定します。

2.2.1 スケジュールの設定

表 2-2 のスケジュールに従って,ホストを起動・終了する日時を設定します。ここでは, エディターを使って設定します。手順を次に示します。

 自動起動用シェルスクリプトファイル「/usr/lib/jp1_aom/startup」をviなどのエディターで開く。 次のような,自動起動用シェルスクリプトファイルの内容が表示されます。

```
:
if test -x /usr/bin/jp1_aom/jaomstart
then
: # LANG=ja_JP.SJIS /usr/bin/jp1_aom/jaomstart -c /usr/lib/jp1_aom/conf
fi
```

- LANG=」の前の「: #」を削除する。
 コメントとして記述されていた「: #」の行を, OS から呼び出せるように設定します。
- 3.「LANG=」の部分に,イベントを解釈するときに使用する言語種別を設定する。 ここでは「ja_JP.SJIS」を設定します。
- 4.「/usr/lib/jp1_aom/conf」の部分を,使用する構成定義ファイル名に書き換える。
 ここでは,標準構成定義ファイルをそのまま使うので,「/usr/lib/jp1_aom/conf」のままとします。
- 5. 書き換えた内容を保存して,エディターを終了する。
- 6. 構成定義ファイル「/usr/lib/jp1_aom/conf」を vi などのエディターで開く。 構成定義ファイルで次のようにパラメーターを設定します。

schedule_file /usr/lib/jp1_aom/sch aom_start_rc /usr/lib/jp1_aom/apc_start_reset system_terminate_rc monitor_rc restrict_rc power_on_time_rc rc_cancel_time 60 term_interval_time 60 shutdown_time 180 power_on_idle_time 3600 log_size 10000 restrict_input_queue n restrict_exec_job n restrict_output_queue n restrict_ajs_exec_job y

> schedule_file パラメーターには,運転スケジュール定義ファイル「/usr/lib/ jp1_aom/sch」を指定します。aom_start_rc パラメーターには,APC 社製無停 電電源装置を制御する apc_start_reset コマンドを指定します。なお,APC 社製 の無停電電源装置を制御する場合,alt_shutdown.apc.model などのサンプル ファイルをリネームして,/usr/lib/ja1_aom/ディレクトリに格納しておく必要 があります。 また,JP1/AJS2 と連携して運用するので,restrict_ajs_exec_job パラメー ターには,「y」を指定します。

- 7. 書き換えた内容を保存して,エディターを終了する。
 これで,構成定義ファイルの設定が完了します。
- jaomchecc コマンドを実行する。
 構成定義ファイルで設定した情報の妥当性をチェックします。次のようにコマンドを 実行します。構成定義ファイルで設定した情報に誤りがあった場合,標準エラー出力 ファイルにエラー情報が出力されます。
 jaomchecc /usr/lib/jp1_aom/conf
- 9. 運転スケジュール定義ファイル「/usr/lib/jp1_aom/sch」を vi などのエディター で開く。

運転スケジュール定義ファイルで次のようにパラメーターを設定します。

# * *	曜日 mon tue-thu fri	電源投入 9:00 8:00 8:00	監視開始 18:00 18:00 17:00	制限開始 18:30 18:30 17:30	強制終了 19:00 19:00 18:00	構成定義ファイル
*	sat	holiday				
*	sun	holiday				

火曜日から木曜日は,同じスケジュールでホストを運用するので,まとめて設定します。土曜日と日曜日は,運休日なので,「電源投入」の個所に「holiday」と設定し

ます。

構成定義ファイル名の位置には何も指定しません。これは、この設定例では、自動起 動用シェルスクリプトファイルに設定した構成定義ファイル (/usr/lib/jp1_aom/ conf)を使って運用するためです。

10.書き換えた内容を保存して,エディターを終了する。

11. ホストまたは JP1/Power Monitor を再起動する。 これで,スケジュールの設定は完了です。

2.2.2 スケジュールの確認

jaomchecs コマンドを実行して,運転スケジュール定義ファイルでスケジュールが正し く設定されているかどうか確認します。

次のようにコマンドを実行します。

jaomchecs -m00/07/02-00/07/08 /usr/lib/jp1_aom/sch > /tmp/schedule このコマンドを実行することで,2000年7月2日から2000年7月8日までのスケ ジュールをチェックできます。また,チェック結果がファイル「/tmp/schedule」に出 力されます。ファイル「/tmp/schedule」の出力結果を次に示します。設定したスケ ジュールどおりに表示されているかどうか確認してください。

]/日	曜日	電源投入	監視開始	制限開始	強制終了	構成定義ファイル)
7/2	日	運休日				
7/3	月	9:00	18:00	18:30	19:00	
7/4	火	8:00	18:00	18:30	19:00	
7/5	水	8:00	18:00	18:30	19:00	
7/6	木	8:00	18:00	18:30	19:00	
7/7	金	8:00	17:00	17:30	18:00	
7/8	±	運休日				

3

他ホストを起動・終了する 場合の設定例

この章では, JP1/Power Monitor で他ホストを起動・終了する 場合の設定例について説明します。

- 3.1 設定例の概要
- 3.2 エージェントホストの設定例
- 3.3 マネージャーホストの設定例
- 3.4 グループの設定例

3.1 設定例の概要

JP1/Power Monitor で他ホストを制御する場合の設定例の概要について説明します。詳 細な設定手順については、「5. インストールとセットアップ(Windows ホスト)」およ び「6. インストールとセットアップ(UNIX ホスト)」を参照してください。

この設定例では、次の図のように設定されているものとします。

図 3-1 他ホストを制御する構成例



System ManagerのマネージャーサービスホストのIPアドレスです。

次に,マネージャーホストとエージェントホストで,それぞれの設定例について説明し ます。

3.2 エージェントホストの設定例

図 3-1 の構成例を基にして, Windows ホスト HOST1 および UNIX ホスト HOST2 を, Windows ホスト MANAGER のエージェントホストとして設定する例を説明します。

3.2.1 エージェントホストの設定例(Windows ホスト)

Windows ホスト HOST1 で, Windows ホスト MANAGER をホスト HOST1 のマネー ジャーホストとして設定します。設定手順を次に示します。なお,ホスト HOST1 では, 電源制御装置の接続や必要なプログラムのセットアップがすでに完了しているものとし ます。

- MANAGER の IP アドレスが HOST1 で認識されているか確認する。 ping コマンドなどで,マネージャーホスト MANAGER の IP アドレスがホスト HOST1 で認識されているかどうか確認してください。アドレス解決できない場合, ホスト HOST1 で Windows の hosts ファイルを開き,マネージャーホスト MANAGER のホスト名および IP アドレスを登録してください。
- Windows の[スタート]メニューから,[プログラム] [JP1_Power Monitor] -[マネージャーの設定]を選択する。 [マネージャーの設定]ダイアログボックスが表示されます。
- 3. [マネージャー]の[設定]を選択する。
- 4. [ホスト名] に,ホスト名を入力する。 ここでは,「MANAGER」と入力します。

マネージャーの設定	×
-マネージャー ● 設定(<u>S</u>) ● 解除(<u>D</u>)	ОК ++)/т/
「ホスト名(0)	117 Civ
MANAGER	
参照(<u>R</u>)	

5. [OK]ボタンをクリックする。

[マネージャーの設定]ダイアログボックスが閉じます。

 6. Windows の[スタート]メニューから,[プログラム] - [JP1_Power Monitor] -[環境設定]を選択する。
 [環境設定]ダイアログボックスが表示されます。ここでは,[使用プログラム名]に [SYSTEM MANAGER]を選択します。

自ホスト実行中ジョブ(ジョブネット)の監視	他ホストの監視
€ 行わない(型)	 行わない(E)
● ジョブネットの終了を待つ(Ѡ) 一覧(目)…	○ 他ホストが終了するまで待つ(1) 一覧(1)
ブリンタの監視	運動ホストの停止
© 行わない(D)	行わない(S)
○ 印刷が終了するまで待つ(P)	停止を行う(<u>G</u>)

- 7. [OK]ボタンをクリックする。
 [環境設定]ダイアログボックスが閉じます。
- 8. Windows の [スタート] メニューから [設定] [コントロールパネル] [サービ ス] を選択する。
 [サービス] ダイアログボックスが表示されます。
- JP1/Base Event サービスの [スタートアップ]を「自動」に切り替える。 JP1/Base Control Service サービスに JP1/Base Event サービスが登録されている場合,この作業は,必要ありません。
- 10. JP1/PW Agent Service サービスの [スタートアップ]を「自動」に切り替える。
- 11. エージェントホストを再起動する。 JP1/PW Agent Service サービスが自動的に起動します。これで,HOST1は,ホスト MANAGER のエージェントホストに設定されます。

3.2.2 エージェントホストの設定例(UNIX ホスト)

UNIX ホスト HOST2 で, Windows ホスト MANAGER をホスト HOST2 のマネー ジャーホストとして設定します。設定手順を次に示します。なお,ホスト HOST2 では, 電源制御装置の接続や必要なプログラムのセットアップがすでに完了しているものとし ます。

- MANAGER の IP アドレスが HOST2 で認識されているか確認する。 ping コマンドなどで,マネージャーホスト MANAGER の IP アドレスがホスト HOST2 で認識されているかどうか確認してください。アドレス解決できない場合, ホスト HOST2 で UNIX の hosts ファイルを開き,マネージャーホスト MANAGER のホスト名および IP アドレスを登録してください。
- リモート電源連携構成定義ファイル「/usr/lib/jp1_aom/rpw/rpw_conf」をvi などのエディターで開く。
リモート電源連携構成定義ファイルで次のようにパラメーターを設定します。

```
agtdef /usr/lib/jpl_aom/rpw/agt_def
agtdb /usr/lib/jpl_aom/rpw/db
active y
timeout 60
manager MANAGER
```

「manager」には,マネージャーホストとなるホスト名「MANAGER」を指定します。 「active」は,「y」に書き換えてください。

3. JP1/Power Monitor デーモンを起動する。

あわせて, JP1/Base Event サービスが自動起動に設定されているかどうか確認して ください。これで,ホスト HOST2 は,ホスト MANAGER のエージェントホストに 設定されます。

3.3 マネージャーホストの設定例

図 3-1 の構成例を基にして,マネージャーホスト MANAGER でホスト HOST1 およびホ スト HOST2 をエージェントホストとして設定する例を説明します。手順を次に示しま す。

- HOST1 および HOST2 の IP アドレスが MANAGER で認識されているか確認する。 ping コマンドなどで,エージェントホスト HOST1 および HOST2 の IP アドレスが ホスト MANAGER で認識されているかどうか確認してください。アドレス解決でき ない場合,ホスト MANAGER で Windows の hosts ファイルを開き,エージェント ホスト HOST1 および HOST2 のホスト名および IP アドレスを登録してください。
- Windows の[スタート]メニューから[設定] [コントロールパネル] [サービス]を選択する。
 [サービス]ダイアログボックスが表示されます。
- JP1/PW Manager Service サービスの [スタートアップ]を「自動」に切り替える。 JP1/PW Manager Service サービスが停止している場合は,起動してください。
- Windowsの[スタート]メニューから,[プログラム] [JP1_Power Monitor] -[リモート電源マネージャー]を選択する。
 [マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウが表示されます。この段階では,ホ スト MANAGER だけが表示されています。

□ マネージャー - リモート電源連携 ホスト(の) 操作(S)				
ホスト名 状態 次回電源投入時刻	強制終了時刻	計画終了時刻	監視開始時刻	制限開始時刻
manager マネージャー -	-	-	-	-
レディ]	マネージャーサービス 起	助中 //.

5. [ホスト] - [エージェントホストの追加]を選択する。 [エージェントホストの設定]ダイアログボックスが表示されます。まず, HOST1を エージェントホストとして設定します。次のように設定します。

エージェントホストの設定	Ê X
ホスト名(<u>O</u>) HOST	1 参照(<u>R</u>)
電源制御装置一	
種別(<u>C</u>)	SVP 💌
バスワード(<u>D</u>)	******
「電源制御装置の」	アクセス方法
LAN(<u>L</u>)	IPアドレスΦ 123.45.67.89
	猥器番号(K)
	コミュニティ名(Y)
C モデジム (<u>M</u>)	電話番号(I)
	COMボート番号(U) 1
	受信までのコール時間(位) 500 秒
	OK キャンセル

[ホスト名]に「HOST1」を,[電源制御装置]の[種別]に「SVP」を,[パスワード]に System Manager のマネージャーサービスにログインするためのアドミニスト レーターのパスワードを設定します。また,[電源制御装置のアクセス方法]で [LAN]を選択し,[IP アドレス]に System Manager のマネージャーサービスホス トの IP アドレスを入力します。

- 6. [OK] ボタンをクリックする。
 [マネージャー リモート電源連携] ウィンドウの表示領域に,設定したエージェントホストが追加されます。
 次に,HOST2 についても設定します。
- 7. [ホスト] [エージェントホストの追加]を選択する。 [エージェントホストの設定]ダイアログボックスが表示されます。HOST2をエー ジェントホストとして設定します。次のように設定します。

電源制御装置一	
種別(<u>C</u>)	APC 💌
バスワード(<u>D</u>)	*****
電源制御装置の)アクセス方法
• LAN(<u>L</u>)	IPアドレスØ 111.11.11.11
	根器番号(K)
	コミュニティ名(Y) private
© ₹デム(<u>M</u>)	電話番号(I)
	COMボート番号(U) 1
	受信までのコール時間(値) 500 秒

[ホスト名]に「HOST2」を,[電源制御装置]の[種別]に「APC」を,[パスワード]にHOST2の電源制御装置に設定されているパスワードを設定します。パスワードを設定していない場合は,[パスワード]の入力は必要ありません。[電源制御装置のアクセス方法]で[LAN]を選択し,HOST2のSNMPアダプターに設定したIP アドレスを入力します。また,[コミュニティ名]に,SNMPアダプターに設定したコミュニティ名を入力します。

8. [OK] ボタンをクリックする。

[マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウの表示領域に,設定したエージェントホストが追加されます。

[マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウは,次のように表示されます。

スト(Q) 排作(室) × =)	0				-
ホスト名	【状態	次回電源投入時刻	建制綿了時刻	計画終了時刻	監視開始時刻	制限開始時刻
MANAGER	マネージャー	2001/08/18 08:35	-	-		
HOST1	状態不明					
HOST2	稼動中	2001/08/18 07:00	-		-	-
ディ				1	マネージャーサービス 起	防中

3.4 グループの設定例

図 3-1 の構成例を基にして,マネージャーホスト MANAGER のエージェントホスト HOST1 および HOST2 を,グループに登録する方法について説明します。手順を次に示 します。

- ホスト MANAGER で, Windows の[スタート]メニューから,[プログラム] -[JP1_Power Monitor] - [環境設定]を選択する。
 [環境設定]ダイアログボックスが表示されます。
- [連動ホストの停止]で[停止を行う]を選択する。
 起動だけマネージャーホストと連動させたい場合は、[行わない]を選択します。
- Windows の[スタート]メニューから,[プログラム] [JP1_Power Monitor] -[リモート電源マネージャー]を選択する。 [マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウが表示されます。
- マネージャー リモート電源連携]ウィンドウに表示されているマネージャーホストを選択する。
- 5. [マネージャー リモート電源連携]ウィンドウの[ホスト] [エージェントホストの連動設定]を選択する。
 [連動ホストの設定]ダイアログボックスが表示されます。次のように設定します。

atta <u>s</u>	登禄(5)
4	登録(E)> HOST1 A
	< 角罕除(<u>C</u>)
	上·移動迎∧
	下•移動@)∨ ┃ ●
電源オン種別	つ(W) 起動待ち時間(I) 300 秒
電源オフ種別――	
の 記録地域マノロ)	▼ 連動ホストの終了を待つ(G)
• 短期称 1 (上)	

このように設定すると,ホスト MANAGER の起動と連動して,HOST1,HOST2の 順番にグループに登録されたエージェントホストが起動します。また,ホスト MANAGER の計画終了と連動して,HOST1 および HOST2 が強制終了されます。

6. [OK]ボタンをクリックする。
 設定が完了し、[マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウに戻ります。

JP1/Power Monitor **のシステ** ム構成

この章では, JP1/Power Monitor の前提 OS, およびシステム 構成について説明します。

- 4.1 前提となる動作環境
- 4.2 基本のシステム構成
- 4.3 他プログラムと連携する場合のシステム構成

4.1 前提となる動作環境

JP1/Power Monitor を使用するために必要な動作環境について説明します。

4.1.1 前提 OS

JP1/Power Monitor を利用するためには,次に示す OS のうち,どれか一つが必要です。

Windows

- Windows Server 2003 , Windows Server 2003(x64)
- Windows Server 2003(IPF)

UNIX

- HP-UX(PA-RISC)
- HP-UX(IPF)
- Solaris
- AIX

4.1.2 前提プログラム

JP1/Power Monitor を利用するためには,前提として次のプログラムが必要になります。

• JP1/Base 08-00 以降

4.2 基本のシステム構成

ここでは, JP1/Power Monitor を使ってホストの電源をオン・オフする場合のシステム 構成の例について説明します。

4.2.1 自ホストを起動・終了する場合のシステム構成

JP1/Power Monitor で自ホストを起動・終了する場合のシステム構成について説明します。

JP1/Power Monitor で自ホストを起動・終了する場合, JP1/Power Monitor のほかに, 前提プログラムとして JP1/Base が必要です。また,自ホストの電源を自動的にオン・オ フするためには,電源を制御する電源制御装置を自ホストに接続する必要があります。

JP1/Power Monitor と電源制御装置を使って自ホストを起動・終了する場合のシステム 構成例を次の図に示します。

図 4-1 自ホストを起動・終了する場合のシステム構成例



4.2.2 他ホストを起動・終了する場合のシステム構成

JP1/Power Monitor で他ホストを起動・終了する場合のシステム構成について説明します。

JP1/Power Monitor で他ホストを起動・終了する場合, JP1/Power Monitor のほかに, 前提プログラムとして JP1/Base が必要です。また,マネージャーホストでエージェント ホストの電源を自動的にオン・オフするためには,電源を制御する電源制御装置をエー ジェントホストに接続する必要があります。

Windows のマネージャーホストで UNIX のエージェントホストを起動・終了できます。 逆に, UNIX のマネージャーホストで Windows のエージェントホストを起動・終了する こともできます。

マネージャーホストでエージェントホストを起動・終了する場合のシステム構成例を次の図に示します。





4.2.3 電源制御装置を使わない場合のシステム構成

ホストの電源はオンのままで,OSの再起動またはシャットダウンだけでホストを運用したい場合,電源制御装置は必要ありません。JP1/Power Monitorのほかに,前提プログラムとしてJP1/Base が必要です。

また,エージェントホストの電源はオンのままで,OSの再起動またはシャットダウンだけでエージェントホストを運用したい場合も,電源制御装置は必要ありません。

4.3 他プログラムと連携する場合のシステム構成

ここでは,他プログラムとJP1/Power Monitorを連携する場合のシステム構成の例について説明します。

4.3.1 JP1/AJS2 と連携する場合のシステム構成

JP1/Power Monitor と連携して JP1/AJS2 を利用する場合, JP1/AJS2 - Manager, JP1/ AJS2 - Agent, および JP1/AJS2 - View を使用します。また, JP1/AJS2 - Manager, お よび JP1/AJS2 - Agent の前提プログラムとして JP1/Base が必要です。JP1/AJS2 の電 源連携ジョブを実行する JP1/AJS2 - Manager または JP1/AJS2 - Agent のホストには, JP1/Power Monitor をインストールする必要があります。

なお,電源連携ジョブは,システム操作権限を持つユーザー,またはスーパーユーザー で実行してください。

JP1/AJS2 と連携して,自ホストを起動・終了する場合のシステム構成例を次の図に示します。



図 4-3 JP1/AJS2 と連携して自ホストを起動・終了する場合のシステム構成例

JP1/AJS2 と連携して, JP1/Power Monitor のエージェントホストを起動・終了する場 合のシステム構成例を次の図に示します。なお, JP1/AJS2 - Manager を JP1/Power

Monitor のエージェントホストにインストールした場合, JP1/Power Monitor のエージェントホストの電源をオフにすると,その JP1/AJS2 - Manager を使った JP1/AJS2 の運用ができなくなります。システム構築時にはご注意ください。

リモート電源制御ジョブの設定で,次回電源投入時刻はジョブが実行されるホストの実 行ユーザーのタイムゾーンで指定された時刻として動作します。



図 4-4 JP1/AJS2 と連携して他ホストを起動・終了する場合のシステム構成例

4.3.2 JP1/NQSEXEC と連携する場合のシステム構成 (UNIX ホスト限定)

JP1/Power Monitor と連携して JP1/NQSEXEC を利用する場合, JP1/NQSEXEC が必要です。JP1/NQSEXEC と連携する場合のシステム構成例を次の図に示します。

図 4-5 JP1/NQSEXEC と連携する場合のシステム構成例

JP1/NQSEXEC
JP1/Power Monitor
JP1/Base

4.3.3 JP1/NPS と連携する場合のシステム構成(UNIX ホス ト限定)

JP1/Power Monitor と連携して JP1/NPS を利用する場合, JP1/NPS に加えて, JP1/ NQSEXEC, または JP1/NQSEXEC - Print Edition が必要です。JP1/NPS と連携する 場合のシステム構成例を次の図に示します。





4.3.4 クラスタシステムで運用する場合のシステム構成

JP1/Power Monitor のマネージャーをクラスタシステムで運用する場合,実行系と待機 系に JP1/Power Monitor,および JP1/Power Monitor と連携するプログラムをインス トールする必要があります。また,クラスタソフトのインストールも必要です。前提ソ フトの JP1/Base,および JP1/AJS2 などの JP1/Power Monitor と連携するプログラム は,JP1/Power Monitor と同じ論理ホスト上で動作させます。ただし,電源装置を制御 するソフトウェアは物理ホスト上に配置します。電源装置を制御するソフトウェアは, 各物理ホストで同じディレクトリに配置してください。

次の図では, JP1/Power Monitor と JP1/AJS2 をクラスタシステムで運用する場合の構成例を示します。



図 4-7 クラスタシステムで運用する場合のシステム構成例

5

インストールとセットアッ プ(Windows ホスト)

この章では, Windows 版 JP1/Power Monitor のインストール 方法とセットアップ方法について説明します。

- 5.1 自ホストを起動・終了する場合
- 5.2 他ホストを起動・終了する場合
- 5.3 電源制御装置を使わないで自ホストを再起動・終了する場合
- 5.4 電源制御装置を使わないで他ホストを再起動・終了する場合
- 5.5 JP1/Power Monitor のアンインストール

5.1 自ホストを起動・終了する場合

ここでは,自ホストを起動・終了する場合の Windows 版 JP1/Power Monitor のインス トール方法とセットアップ方法について説明します。インストールとセットアップをす るには,Administrators 権限が必要です。

電源制御装置を使わないで自ホストを再起動・終了する場合のインストール方法とセットアップ方法については、「5.3 電源制御装置を使わないで自ホストを再起動・終了する場合」を参照してください。

注意事項

重大な障害を引き起こす可能性があるため, JP1/AOM と JP1/Power Monitor を同じホスト で運用しないでください。

5.1.1 設定の流れ

電源制御装置を接続した自ホストを制御する場合の設定の流れを次の図に示します。



図 5-1 電源制御装置を接続した自ホストを制御する場合の設定の流れ

各手順について,次に説明します。

5.1.2 前提ハードウェアとソフトウェアを確認する

JP1/Power Monitor を使って自ホストを起動・終了するために必要なハードウェアとソフトウェアを確認してください。

(1)前提ソフトウェアを確認する

JP1/Power Monitor の前提ソフトウェアとして, JP1/Base が必要です。

また,ほかのプログラムと連携するためには,それぞれ次の表に示すソフトウェアが必要です。

連携するプログラム	ソフトウェアを インストールするホスト	必要なソフトウェア
JP1/AJS2	自ホスト(JP1/AJS2 の電源連携 ジョブを実行するホスト)	 JP1/Base JP1/Power Monitor JP1/AJS2 - Manager またはJP1/AJS2 - Agent
	自ホスト以外のホスト(JP1/ AJS2 マネージャーホスト)	JP1/BaseJP1/AJS2 - Manager
	自ホスト以外のホスト(JP1/ AJS2 - View ホスト)	• JP1/AJS2 - View

表 5-1 ほかのプログラムと連携するために必要なソフトウェア

(2) 電源制御装置を確認する

自ホストの電源を自動的にオン・オフするためには,電源を制御する電源制御装置を自 ホストに接続する必要があります。ハードウェアの構成によって,必要なソフトウェア が異なります。自ホストの電源を自動的にオン・オフする場合に必要なハードウェアと ソフトウェアを次の表に示します。なお,最新の情報は Web の「自動電源制御装置一 覧」または,前提ソフトウェア製造元へご確認ください。

表 5-2 自ホストの電源を自動的にオン・オフする場合に必要なハードウェアとソフト ウェア

電源制御装置		
ハードウェア	ソフトウェア	
SVPボード PCI版 ¹	System Manager 2	
次の日立製作所製無停電電源装置のどちらか • H-07 シリーズ • H-55 シリーズ	日立製作所製 PowerMonitorH または PowerMonitorH for Network ⁵	
次のジーエス・ユアサ社製無停電電源装置のどちら か • Biros-Mini FNX シリーズ • Advantage シリーズ	ジーエス・ユアサ社製 POWERVISORv3	
次の ISA 社製無停電電源装置のどれか • MELUPS 2011N-E シリーズ • ISA 7030 シリーズ • ISA 7511 シリーズ • ISA 7515 シリーズ	ISA 社製 PMDUtility	
ジリオン・ネットワークス社製 PSS-108	ジリオン・ネットワークス社製 PowerMonitor for Network	

電源制御装置		
ハードウェア	ソフトウェア	
APC 社製 Smart-UPS	次の APC 社製ソフトウェアのどれか ³ • PowerChute(R) Business Edition ver6.1.x • PowerChute(R) Business Edition Basic v7.0 • PowerChute(R) Business Edition Deluxe v7.0	
次の山洋電気社製無停電電源装置または電源制御装 置のどれか • SANUPS ASE シリーズ • SANUPS ASC シリーズ • SANUPS ASD シリーズ • SANUPS AMA-W シリーズ • SANUPS AMB シリーズ • SANUPS E シリーズ • NetworkPowerManager	山洋電気社製の SAN GUARD IV Lite,電源制御 コマンド sgctlcmd.exe および電源制御コマンド 起動バッチファイル	
	各社提供ソフトウェア	

注 1

System Manager と連携できる SVP ボードを搭載できる Windows サーバに組み込めます。なお, Blade Symphony 上では自ホストの電源を自動的にオンにする連携は対象外となります。

注 2

必ず,次のどれかの組み合わせで使用してください。対応する OS については,製品のマニュアルを参照してください。

- System Manager Management Console Version 5.0
- System Manager Server Agent Version 5.0
- + System Manager Advanced Agent Version 5.0
- ・ Server Conductor Server Manager for Windows 06-00 または Server Conductor Blade Server Manager for Windows 06-00
- Server Conductor Agent for Windows 06-02
- Server Conductor Advanced Agent for Windows 06-00
- ・ JP1/Server Conductor/Server Manager for Windows 07-50 または JP1/Server Conductor/Blade Server Manager for Windows 07-50
- JP1/Server Conductor/Agent for Windows 07-50
- JP1/Server Conductor/Advanced Agent for Windows 07-50

ネットワーク上には, System Manager - Management Console, Server Conductor - Manager, または JP1/Server Conductor/Manager のインストールされているマシ ンが最低1台必要です。詳細については, System Manager の管理者へお問い合わ せください。

注 3

PowerChute(R) Business Edition ver6.1.x を使用する場合, PowerChute(R)

Business Edition v6.1.2 (APC 形式: AP9410J)(日立形式: GHS-VSUUP81)以 外は,別途, PowerChute(R) Business Edition v6.1.x に対応する UPSSLEEP.EXE が必要です。

注 4

提供ソフトウェアがない場合は,電源制御装置を制御するコマンドを作成する必要 があります。このコマンドの作成方法については,「5.1.4 電源制御装置を制御する コマンドを作成する」を参照してください。

注 5

Windows Server 2003(IPF) で使用する場合,制御できる電源制御装置のソフトウェアおよびハードウェアについては,弊社にお問い合わせください。

5.1.3 電源制御装置を設定する

Windowsの自ホストの電源をオン・オフする場合,ホストに電源制御装置を設定します。電源制御装置の設定方法を機種ごとに説明します。

注意事項

各電源制御装置で,シャットダウンに掛かる時間より長い時間を,猶予時間として設定して ください。まず,ホストの終了処理を開始してから OS のシャットダウンが完了するまでの 時間を調査し,それより長い時間を,猶予時間として設定します。シャットダウンに掛かる 時間より猶予時間が短い場合,OS がシャットダウンする前にホストの電源がオフになり, ハードディスクに障害を引き起こす可能性があります。

(1) SVP ボードをホストに接続する場合の設定

SVP ボードをホストに接続するときのセットアップ手順を説明します。

- ホストに SVP ボードを組み込む。
 組み込み方法については,製品のマニュアルを参照してください。
- 2. System Manager をインストールし, SVP ボードなどの環境設定をする。
 - System Manager のエージェント製品を使う場合
 System Manager Server Agent および System Manager Advanced Agent をイン
 ストールします。これらの設定方法については、System Manager のマニュアルを
 参照してください。
 なお、JP1/Power Monitor をインストールしたあとに、「System Manager インス
 トール先フォルダ ¥Program」に格納されている「msvcrt.dll」および
 「mfc42.dll」を「JP1PW パス ¥bin」にコピーしてください。
 - Server Conductor のエージェント製品を使う場合
 Server Conductor Agent および Server Conductor Advanced Agent をインス
 トールします。これらの設定方法については、マニュアル「ServerConductor/

Blade Server Manager ServerConductor/Server Manager システム管理者ガイ ド」を参照してください。 なお, JP1/Power Monitor をインストールしたあとに,「Server Conductor インス トール先フォルダ ¥Program」の下に,「msvcrt.dll」および「mfc42.dll」の ファイルがあるか確認してください。ある場合は,「msvcrt.dll」および

「mfc42.dll」を「JP1PW パス ¥bin」にコピーしてください。

 JP1/Server Conductor のエージェント製品を使う場合 JP1/Server Conductor/Agent および JP1/Server Conductor/Advanced Agent をイ ンストールします。これらの設定方法については、マニュアル「JP1/Server Conductor/Blade Server Manager 系」を参照してください。 なお、JP1/Power Monitor をインストールしたあとに、「JP1/Server Conductor イ ンストール先フォルダ ¥Program」の下に、「msvcrt.dll」、「mfc42.dll」、「 mfc70.dll」および「msvcr70.dll」のファイルがあるか確認してください。 ある場合は、これらのファイルを「JP1PW パス ¥bin」にコピーしてください。

環境設定をしたあと, System Manager を起動して,正常に制御できるかどうか確認 してください。なお,ファイルをコピーするときは,JP1/Base およびJP1/Power Monitor のサービスを起動しないでください。

(2)日立製作所製の無停電電源装置をホストに接続する場合の設定

日立製作所製の無停電電源装置をホストに接続するときのセットアップを説明します。

- ホストに日立製作所製の無停電電源装置を接続する。
 接続設定方法については,各製品のマニュアルを参照してください。
- PowerMonitorH,または PowerMonitorH for Network をインストールし,環境設定を する。
 環境設定方法については,各製品のマニュアルを参照してください。環境設定をした

海波設定がたに、「「な品のマニュアルセッス」でくたとい。 なんして、正常に制 御できるかどうか確認してください。

(3) ジーエス・ユアサ社製の無停電電源装置をホストに接続する場合の 設定

ジーエス・ユアサ社製の無停電電源装置をホストに接続するときのセットアップを説明 します。

- ホストにジーエス・ユアサ社製の無停電電源装置を接続する。
 接続方法については,製品のマニュアルを参照してください。
- POWERVISORv3 をインストールし,環境設定をする。 インストールおよび環境設定方法については,製品のマニュアルを参照してください。環境設定をしたあと,POWERVISORv3 を起動して,正常に制御できるかどうか確認してください。

(4) ISA 社製の無停電電源装置をホストに接続する場合の設定

ISA 社製の無停電電源装置をホストに接続するときのセットアップを説明します。

- ホストに ISA 社製の無停電電源装置を接続する。
 接続方法については,製品のマニュアルを参照してください。
- PMDUtility をインストールし,環境設定をする。 インストールおよび環境設定方法については,製品のマニュアルを参照してください。環境設定をしたあと,PMDUtilityを起動して,正常に制御できるかどうか確認してください。
- (5)ジリオン・ネットワークス社製の無停電電源装置をホストに接続す る場合の設定

ジリオン・ネットワークス社製の無停電電源装置をホストに接続するときのセットアッ プを説明します。

- ホストに無停電電源装置を接続する。
 接続方法については、製品のマニュアルを参照してください。
- PowerMonitor for Network をインストールし,環境設定をする。 インストールおよび環境設定方法については,製品のマニュアルを参照してください。環境設定をしたあと,PowerMonitor for Network を起動して,正常に制御できるかどうか確認してください。
- (6) APC 社製ソフトウェア「PowerChute(R) Business Edition」をサ ポートする無停電電源装置をホストに接続する場合の設定

APC 社製ソフトウェア「PowerChute(R) Business Edition」をサポートする無停電電源 装置をホストに接続するときのセットアップを説明します。

- ホストに無停電電源装置を接続する。
 接続方法については,製品のマニュアルを参照してください。
- 2. PowerChute Business Edition エージェントをインストールし,環境設定をする。
 - PowerChute Business Edition エージェントをインストールする
 - PowerChute Business Edition に対応した UPSSLEEP.EXE をインストールする

インストールおよび環境設定の方法については,製品のマニュアルを参照してください。

- 3. 次の二つを確認する。
 - UPSSLEEP.EXE がインストールされている
 - UPSSLEEP.EXE がインストールされているフォルダが、システム環境変数 PATH 内に設定されている
- 4. PowerChute Business Edition を再起動する。

- 5. PowerChute Business Edition で無停電電源装置が認識されているか確認する。
- UPSSLEEP.EXE コマンドを実行する。 無停電電源装置を正常に制御できるかどうか確認してください。
- (7)山洋電気社製の無停電電源装置または電源制御装置をホストに接続 する場合の設定

山洋電気社製の無停電電源装置または電源制御装置をホストに接続するときのセット アップを説明します。

- ホストに無停電電源装置または電源制御装置を接続する。
 接続方法については、製品のマニュアルを参照してください。
- SAN GUARD IV Lite をインストールし、環境設定をする。 インストールおよび環境設定の方法については、製品のマニュアルを参照してください。 SAN GUARD IV Lite を電源制御装置とシリアル接続する場合は、電源制御装置側で「ネットワーク環境を使用する」設定にしてください。

環境設定をしたあと, SAN GUARD IV Lite を起動して,正常に制御できるかどうか確認してください。

(8) 上記以外の電源制御装置の設定

上記以外の電源制御装置の設定方法については,各製品のマニュアルを参照してくださ い。電源制御装置を制御するコマンドについては,「5.1.4 電源制御装置を制御するコマ ンドを作成する」を参照してください。設定したあと,正常に制御できるかどうか,動 作を確認してください。

5.1.4 電源制御装置を制御するコマンドを作成する

次の場合, JP1/Power Monitor と連携できるように,電源制御装置を制御するコマンド を作成する必要があります。

「5.1.3 電源制御装置を設定する」で説明した以外の電源制御装置を使う場合で,電 源制御装置を制御するインターフェースコマンドが用意されている場合

電源制御装置を制御するインターフェースが公開されている場合

このような場合,次に示すコマンドインターフェースで動作するコマンドを作成してください。

電源制御装置を使って自ホストを起動・終了するときに使用するコマンドの機能および 形式を説明します。コマンドを作成する場合は,この仕様に従って作成してください。 なお,コマンドの記述形式については,「15. コマンド」を参照してください。

形式

コマンド名称 [-o 次回電源投入時刻]

「コマンド名称」には,任意の半角英数字を指定します。

機能

ホストを終了するときに、次回、ホストの電源をオンにする時刻を指定します。

引数

-0 次回電源投入時刻

ホストを計画終了または強制終了したあと,次回,ここで指定した時刻に電源 をオンにします。「-0」は,大文字で指定してください。 次回電源投入時刻は,「年/月/日.時:分」の形式で指定します。例えば, 2002年7月31日午前8時30分を次回電源投入時刻として設定したい場合, 「2002/07/31.08:30」と指定します。「年」は,4バイトの数値で,「年」以 外は,2バイトの数値で指定します。 この引数を省略した場合は,電源制御装置に対して次回電源投入時刻を設定し ないでください。

注意事項

- コマンドの実行中は,画面に表示されないので,キーボードやマウスからユー ザーが入力できないようにコマンドを作成してください。
- コマンドを実行するときに、メッセージやダイアログボックスを表示させると処理が停止してしまうので、コマンドを実行した結果は、戻り値で示すように作成してください。
- Windows Server 2003 (x64) をご使用の場合,コマンドをシステムドライブ ¥Program Files フォルダ以下,または Windows システムフォルダ ¥system32 フォルダ以下に置かないでください。

戻り値

0(正常終了)	コマンドが正常終了しました。
0 以外	エラーが発生しました。

0以外の戻り値は,必要に応じて任意に作成してください。

使用例

作成した C:¥Program Files¥HITACHI¥UPS¥COMMON.EXE コマンドで 2002 年 6 月 1 日午前 8 時 30 分にホストを起動する場合。

C: ¥Program Files ¥HITACHI ¥UPS ¥COMMON. EXE -0 2002/06/01.08:30

5.1.5 JP1/Base のインストールとセットアップをする

JP1/Base をインストールして,次の設定をします。JP1/Base のインストール方法および設定方法の詳細については,マニュアル「JP1/Base」を参照してください。

起動順序定義ファイルでサービスの起動順序および停止順序を設定する。 ホストを計画終了する際,起動順序定義ファイルで設定したサービスが終了します。 また,起動順序定義ファイルの[ControlValue]パラメーターを設定すると,ホス トを強制終了する際も起動順序定義ファイルで設定したサービスを終了してからホス トをシャットダウンします。

注意事項

JP1/Base の起動順序定義ファイルに JP1/Power Monitor のサービスを設定する場合, JP1/ Power Monitor のサービス (JP1/PW Manager Service サービス, JP1/PW Agent Service サービス) および JP1/Base Event サービスに対して Stop Command= パラメーターを設定 しないでください。

JP1/Base のイベントサービスのイベントサーバ設定ファイルの after-error パラ メーターには「0」を設定する。

JP1/Base Control Service サービスが自動起動になっていることを確認する。

JP1/Power Monitor の自ホストの電源を制御するプロセスは, JP1/Base Control Service サービスから起動されます。JP1/Power Monitor が正常に動作するためには, JP1/Base Control Service サービスの起動方法が自動起動に設定されていることが必 要です。

なお, JP1/Base Control Service は, [サービス]ダイアログボックスで次のように設 定してください。

[ログオン]設定をデフォルトの[ローカル システム アカウント]のまま変更しない。

•[デスクトップとの対話をサービスに許可]オプションにチェックを入れない。

設定を変更すると,サービスが正常に動作しなくなるおそれがあります。

5.1.6 JP1/Power Monitor と連携するプログラムをインス トールする

JP1/Power Monitor と連携するプログラムをインストールします。インストール方法に ついては,各プログラムのマニュアルを参照してください。

クラスタシステムを利用している JP1/AJS2 と連携する場合,連携する論理ホストを指定して jpwconfigset コマンドを実行します。 jpwconfigset コマンドについては, 「15. コマンド」の「jpwconfigset (Windows 限定)」を参照してください。

JP1/AJS2 と連携する場合, JP1/AJS2 の各サービスは, [サービス]ダイアログボック スで次のように設定してください。

・[ログオン]設定をデフォルトの[ローカルシステムアカウント]のまま変更しない。
 ・[デスクトップとの対話をサービスに許可]オプションにチェックを入れない。

設定を変更すると、サービスが正常に動作しなくなるおそれがあります。

5. インストールとセットアップ(Windows ホスト)

5.1.7 JP1/Power Monitor をインストールする

自ホストに JP1/Power Monitor をインストールします。JP1/Power Monitor をインス トールする前に, JP1の各サービスは,停止してください。

JP1/Power Monitor のインストール手順を次に示します。

- 1. システムにログオンする。
- ドライブに JP1/Power Monitor の提供媒体をセットする。 インストールプログラムの初期画面が表示されます。インストールプログラムの指示 に従って, JP1/Power Monitor をインストールしてください。
- 3. インストールが完了したあと, Windows の[スタート]メニューの[プログラム] に,[JP1_Power Monitor]プログラムグループが作成されていることを確認する。

注意事項

JP1/Power Monitor のバージョンアップインストールをする場合, JP1 の各サービ スは必ず停止してください。

5.1.8 JP1/Power Monitor のセットアップをする

JP1/Power Monitor のセットアップをします。次の手順でセットアップをしてください。

- 1. JP1/Power Monitor で電源制御装置についての情報を設定する。
- 2. 使用プログラム名と計画終了オプションを設定する。
- (1) JP1/Power Monitor で電源制御装置についての情報を設定する

SVP ボード, APC 社製 Smart-UPS, および Symmetra 以外の電源制御装置を使って, ホストの電源をオン・オフする場合は, JP1/Power Monitor で電源制御装置を制御する コマンドを設定する必要があります。

電源制御装置を制御するコマンドの設定手順を次に示します。

- Windows の[スタート]メニューから,[プログラム] [JP1_Power Monitor] -[電源制御装置の設定]を選択する。
 [電源制御装置の設定]ダイアログボックスが表示されます。
- 制御コマンドなどの情報を設定する。
 設定内容については、「12.2.1 [電源制御装置の設定]ダイアログボックス」を参照してください。
- (2)使用プログラム名と計画終了オプションを設定する

電源制御装置を制御するプログラム名,およびホストを計画終了する場合のオプション を設定します。設定するには,次の二つの方法があります。 [環境設定]ダイアログボックスで設定する。

Windows の[スタート]メニューから,[プログラム] - [JP1_Power Monitor] -[環境設定]を選択し,[環境設定]ダイアログボックスを表示させて設定します。[環 境設定]ダイアログボックスへの設定方法については,「12.2.2 [環境設定]ダイア ログボックス」および製品のマニュアルを参照してください。

jpwenvset コマンドを実行する。

jpwenvset コマンドについては、「15. コマンド」の「jpwenvset (Windows 限 定)」を参照してください。jpwenvset コマンドで設定した場合,設定を有効にする ためには,ホストを再起動する必要があります。

5.1.9 資料採取ツールを準備する

ログ情報を採取するためのサンプルバッチファイルを JP1/Power Monitor で提供しま す。サンプルバッチファイルは, JP1/Power Monitor をインストールしたあと,サンプ ルバッチファイルを直接編集しないで,別のフォルダにコピーしてからご使用ください。

サンプルバッチファイルを使用するための環境設定手順を次に示します。

- [エクスプローラ]などを使って、次に示すサンプルバッチファイルを任意のフォル ダに複写する。
 JP1PWパス¥tools¥jpw_log.bat
- コピーしたバッチファイルを編集して、ユーザー固有のファイル名に変更する。 バッチファイルの編集には、テキストエディターを使用してください。 次にファイル名の標準値を示します。この標準値と異なる場合、バッチファイルの記 述を変更してください。

JP1/Base のインストール先フォルダ名:

@set INST_DIR_BASE=%SystemDrive%¥Program files¥hitachi¥JP1Base JP1/Power Monitor のインストール先フォルダ名:

@set INST_DIR_POWERMONITOR=
%SystemDrive%¥Program files¥hitachi¥JP1PowerMonitor

採取した資料の出力先フォルダ名:

@set DIR_BACKLOG=%TEMP%¥jplpowermonitor¥backlog 「%SystemDrive%」および「%TEMP%」に当てはまる情報は、コマンドプロンプトか

```
ら次のコマンドを実行して確認してください。
```

```
echo %SystemDrive%
echo %TEMP%
```

また,クラスタシステムでJP1/Power Monitor を運用している場合は,物理ホスト用と 論理ホスト用の二つのバッチファイルを準備します。物理ホスト用のバッチファイルは, 上記の手順で作成します。論理ホスト用のバッチファイルは,フォルダ名を次のように 変更します。

ログファイルの格納フォルダ名: @set LOG_DIR_BASE=共有フォルダ¥log¥boot @set LOG_DIR_POWERMONITOR=共有フォルダ¥log 設定ファイルの格納フォルダ名:

@set CONF_DIR_BASE=共有フォルダ¥conf¥boot @set CONF_DIR_POWREMONITOR=共有フォルダ¥pwroot

採取した資料の出力先フォルダ名:

@set DIR_BACKLOG=%TEMP%¥jp1powermonitor¥backlog_論理ホスト名

Windows Server 2003(x64) をご使用の場合には,「18.4.1 資料採取ツールを実行する」 を参照し,バッチファイルを編集してください。

また,トラブルが発生した場合にメモリーダンプ,クラッシュダンプが必要となること があります。トラブル発生時にメモリーダンプ,クラッシュダンプが出力されるように, 次の設定をしてください。

メモリーダンプの出力設定

- 1. コントロールパネルから[システム]をダブルクリックする。
- 2. [詳細設定]タブをクリックし、[起動と回復]の[設定]をクリックする。
- 3. [デバッグ情報の書き込み]で,[完全メモリ ダンプ]を選択し,出力先のファイル を指定する。

注意事項

メモリーダンプのサイズは,実メモリーのサイズによって異なります。搭載してい る物理メモリーが大きいと,メモリーダンプのサイズも大きくなります。メモリー ダンプを採取できるだけのディスク領域を確保してください。詳細は,Windowsの ヘルプの「STOPエラー」の項目を参照してください。

クラッシュダンプの出力設定

- 1. スタートメニューから[ファイル名を指定して実行]を選択する。
- 2. テキストボックスに「drwtsn32」と入力し,[OK]ボタンをクリックする。 [ワトソン博士]ダイアログボックスが開きます。
- 「クラッシュ ダンプ ファイルの作成」にチェックを入れ,クラッシュ ダンプテキスト ボックスに出力先のファイルを指定する。
- 4. [OK] ボタンをクリックする。

注意事項

クラッシュダンプに出力される情報は JP1 だけでなく, ほかのアプリケーションプ ログラムのトラブル情報も出力されます。また, クラッシュダンプが出力されると, その分ディスク容量が圧迫されます。クラッシュダンプが出力されるように設定す る場合は, 十分なディスク領域を確保しておいてください。

5.1.10 動作を確認する

必要なハードウェアおよびソフトウェアを組み込み,環境設定をしたあと,ホストの電 源のオフ・オンが正常に実行できるか,次の手順で確認してください。

- Windows の[スタート]メニューから,[プログラム] [JP1_Power Monitor] -[カレンダー設定]を選択する。 当月のカレンダーを表示した[カレンダー設定]ダイアログボックスが表示されま す。
- 2. カレンダーからホストを起動・終了する日付または曜日を選択する。
- 次のどちらかの方法で[時刻設定]ダイアログボックスを表示する。
 [カレンダー設定]ダイアログボックスの[時刻設定]ボタンをクリックする。
 選択した日付または曜日をダブルクリックする。
- (時刻設定)ダイアログボックスの[時刻]で,電源オフする時刻を設定して[電源 オフ:強制終了]を選択する。
- 5. [追加]をクリックする。 [時刻設定リスト]リストボックスに電源オフする時刻が表示されます。
- 6.[時刻]で電源オンする時刻を設定して[電源オン]を選択する。
 電源オフに設定した時間から15分以上間隔をとって時刻を設定してください。
- 7. [追加]ボタンをクリックする。
 [時刻設定リスト]リストボックスに設定した時刻が表示されます。
- [時刻設定]ダイアログボックスの[OK]ボタンをクリックする。
 設定が完了して、[カレンダー設定]ダイアログボックスに戻ります。[カレンダー設定]ダイアログボックスや[年間カレンダー設定]ダイアログボックスで、時刻を設定した日付や曜日が青く表示されます。
 設定した時刻に、電源がオフ・オンされるか確認してください。

5.2 他ホストを起動・終了する場合

ここでは,他ホストを起動・終了する場合の Windows 版 JP1/Power Monitor のインス トール方法とセットアップ方法について説明します。インストールとセットアップをす るには,Administrators 権限が必要です。

電源制御装置を使わないで他ホストを再起動・終了する場合のインストール方法とセットアップ方法については、「5.4 電源制御装置を使わないで他ホストを再起動・終了する場合」を参照してください。

注意事項

重大な障害を引き起こす可能性があるため, JP1/AOM と JP1/Power Monitor を同じホスト で運用しないでください。

5.2.1 設定の流れ

電源制御装置を接続した他ホストを制御する場合,マネージャーホストとエージェント ホストで,設定の流れが異なります。

(1) マネージャーホストの設定の流れ

マネージャーホストの設定の流れを次の図に示します。



図 5-2 電源制御装置を接続した他ホストを制御する場合のマネージャーホストの設定の 流れ

(2) エージェントホストの設定の流れ

エージェントホストの設定の流れを次に示します。

図 5-3 電源制御装置を接続した他ホストを制御する場合のエージェントホストの設定の 流れ





エージェントホストが UNIX の場合は,「6.2.1(2) エージェントホストの設定の流れ」 を参照してください。

各手順について,次に説明します。

5.2.2 前提ハードウェアとソフトウェアを確認する

JP1/Power Monitor を使って他ホストを起動・終了するために必要なハードウェアとソフトウェアを確認してください。

(1) 前提ソフトウェアを確認する

前提ソフトウェアとして,マネージャーホストとエージェントホストそれぞれに,JP1/ Power Monitor および JP1/Base が必要です。

ほかのプログラムと連携するために必要なソフトウェアを次の表に示します。

連携するプログラム	ソフトウェアを インストールするホスト	必要なソフトウェア
JP1/AJS2	マネージャーホスト(JP1/ AJS2 の電源連携ジョブを実行 するホスト)	 JP1/Base JP1/Power Monitor JP1/AJS2 - Manager または JP1/AJS2 - Agent
	エージェントホスト	 JP1/Base JP1/Power Monitor
	それ以外のホスト (JP1/ AJS2 マネージャーホスト)	JP1/BaseJP1/AJS2 - Manager
	それ以外のホスト (JP1/ AJS2 - View ホスト)	• JP1/AJS2 - View

表 5-3 ほかのプログラムと連携するために必要なソフトウェア

注

ホストに組み込まれている連携プログラムを制御するホストです。ソフトウェアに よっては,マネージャーホストと同じホストでもかまいません。

JP1/AJS2 - Manager を JP1/Power Monitor のエージェントホストにインストールした 場合, JP1/Power Monitor のエージェントホストの電源をオフにすると,その JP1/ AJS2 - Manager を使った JP1/AJS2 の運用ができなくなります。JP1/AJS2 - Manager は, JP1/Power Monitor のマネージャーホストで運用することをお勧めします。

(2) 電源制御装置を確認する

エージェントホストの電源を自動的にオン・オフするためには,電源を制御する電源制 御装置をエージェントホストに接続する必要があります。エージェントホストのハード ウェアの構成によって,マネージャーホストおよびエージェントホストに必要なソフト ウェアが異なります。

注意事項

エージェントホストが UNIX の場合,使用できる電源制御装置が OS によって異な ります。エージェントホストが UNIX の場合に使用できる電源制御装置については, 「6.1.2(2) 電源制御装置を確認する」を参照してください。

エージェントホストの電源を自動的にオン・オフするのに必要なハードウェアおよびソフトウェアを次の表に示します。なお,最新の情報は Web の「自動電源制御装置一覧」または,前提ソフトウェア製造元へご確認ください。

表 5-4 エージェントホストの電源を自動的にオン・オフする場合に必要なハードウェア とソフトウェア

エージェントホストに必要な ハードウェア	エージェントホストに必要なソフ トウェア	マネージャーホストに必要なソ フトウェア	
SVP ボード PCI 版 ¹	System Manager 2	System Manager 2	
日立製作所製無停電電源装置 H-07 シリーズおよび SNMP アダプター,または H-55 シ リーズおよび SNMP アダプ ター ⁶	日立製作所製 PowerMonitorHま たは PowerMonitorH for Network 8	日立製作所製 PowerMonitorH または PowerMonitorH for Network ^{3 8}	
次の日立製作所製無停電電源装 置および SNMP アダブター ・THE-07-021RM1 ・THE-07-021RM2 ・THE-07-030RM2 ・THE-07-080RM2 ・THE-07-5015RS1 ・THE-07-5021RM2 ・THE-07-5040RM2 ・THE-07-5060RM2	日立製作所製 PowerMonitorH ま たは PowerMonitorH for Network	日立製作所製 PowerMonitorH または PowerMonitorH for Network ³	
次の日立製作所製無停電電源装 置および SNMP アダプター ・VUPS-80xx ・VUPS-30xx ・VUPS-21xx	日立製作所製 PowerMonitorH ま たは PowerMonitorH for Network	日立製作所製 PowerMonitorH または PowerMonitorH for Network ³	
次の日立製作所製無停電電源装 置および SNMP アダプター ・HT-F4990-RU21A2 ・HT-F4990-RU21B2 ・HT-F4990-RU30B2 ・HT-F4990-RU80B1 ・HT-F4990-RU80B2 ・HT-F4990-RU15A1 ・HT-F4990-RU21B3 ・HT-F4990-RU40B1 ・HT-F4990-RU40B1	日立製作所製 PowerMonitorH ま たは PowerMonitorH for Network	日立製作所製 PowerMonitorH または PowerMonitorH for Network ³	
APC 社製 Smart-UPS および SNMP アダプター , または Symmetra および SNMP アダ プター	APC 社製 PowerChute(R) plus 7	なし	
エージェントホストに必要な ハードウェア	エージェントホストに必要なソフ トウェア	マネージャーホストに必要なソ フトウェア	
--	--	--	--
ジーエス・ユアサ社製無停電電 源装置 Biros-Mini FNX シリー ズ	ジーエス・ユアサ社製 POWERVISORv3	ジーエス・ユアサ社製 POWERVISORv3 ³	
次の ISA 社製無停電電源装置 のどれか ・ MELUPS 2011N-E シリーズ ・ ISA 7030 シリーズ ・ ISA 7511 シリーズ ・ ISA 7515 シリーズ	ISA 社製 PMDUtility	ISA 社製 PMDUtility ³	
ジリオン・ネットワークス社製 PSS-108	ジリオン・ネットワークス社製 PowerMonitor for Network	ジリオン・ネットワークス社製 PowerMonitor for Network ³	
APC 社製 Smart-UPS および SNMP アダプター	次の APC 社製のソフトウェアの どれか ⁴ • PowerChute(R) Business Edition ver6.1.x • PowerChute(R) Business Edition Basic v7.0 • PowerChute(R) Business Edition Deluxe v7.0	なし	
次の山洋電気社製無停電電源装 置または電源制御装置のどれか ・SANUPS ASE シリーズ ・SANUPS ASC シリーズ ・SANUPS ASD シリーズ ・SANUPS AMA-W シリーズ ・SANUPS AMB シリーズ ・SANUPS E シリーズ ・NetworkPowerManager	山洋電気社製の SAN GUARD IV Lite,電源制御コマンド sgctlcmd.exe および電源制御コマ ンド起動バッチファイル	山洋電気社製の電源制御コマン ド sgctlcmd.exe および電源制 御コマンド起動バッチファイル sgctlcmd_remote.bat	
上記以外のハードウェア ⁵	各社提供ソフトウェア	各社提供ソフトウェア	

注 1

System Manager と連携できる SVP ボードを搭載できる Windows サーバに組み込めます。なお, Blade Symphony サーバには SVP ボードが搭載されていますが, Blade Symphony 上では, 自ホストの電源を自動的にオンにする連携は対象外です。

注 2

エージェントホストには,次に示す製品が必要です。必ず,次のどれかの組み合わ せで使用してください。

• System Manager - Server Agent Version 5.0

System Manager - Advanced Agent Version 5.0

- Server Conductor Agent for Windows 06-02
- Server Conductor Advanced Agent for Windows 06-00
- JP1/Server Conductor/Agent for Windows 07-50
- JP1/Server Conductor/Advanced Agent for Windows 07-50

マネージャーホストには,次に示す製品が必要です。必ず,次のどれかの組み合わ せで使用してください。

- System Manager Management Console Version 5.0
- System Manager Server Agent Version 5.0
- System Manager Advanced Agent Version 5.0
- ・ Server Conductor Server Manager for Windows 06-00 または Server Conductor Blade Server Manager for Windows 06-00
- Server Conductor Agent for Windows 06-02
- Server Conductor Advanced Agent for Windows 06-00
- ・ JP1/Server Conductor/Server Manager for Windows 07-50 または JP1/Server Conductor/Blade Server Manager for Windows 07-50
- JP1/Server Conductor/Agent for Windows 07-50
- JP1/Server Conductor/Advanced Agent for Windows 07-50

なお,エージェントホストに Blade Symphony が含まれる場合,マネージャーホストには,JP1/Server Conductor/Manager が必要です。 詳細については,System Manager の管理者へお問い合わせください。また,対応する OS については,製品のマニュアルを参照してください。

注 3

エージェントホストの電源制御装置を制御するソフトウェアのコマンドだけ必要で す。

注 4

「PowerChute(R) Business Edition ver6.1.x」を使用する場合, PowerChute(R) Business Edition v6.1.2 (APC 形式: AP9410J)(日立形式: GHS-VSUUP81)以 外は,別途, PowerChute(R) Business Edition v6.1.x に対応する UPSSLEEP.EXE が必要です。

注 5

提供ソフトウェアがない場合は,電源制御装置を制御するコマンドを作成する必要 があります。このコマンドの作成方法については,「5.2.4 電源制御装置を制御する コマンドを作成する」を参照してください。

注 6

エージェントホストのリモート電源オンをする場合,SNMPカードが電源制御装置 に接続されている必要があります。SNMPカードが接続されていない電源制御装置 を使用している場合は,別途 SNMPカードが必要です。

- 注 7 エージェントホストが Solaris または HP-UX の場合だけサポートします。
- 注 8

Windows Server 2003(IPF) で使用する場合,制御できる電源制御装置のソフトウェアおよびハードウェアについては,弊社にお問い合わせください。

5.2.3 電源制御装置を設定する

Windowsの他ホストの電源をオン・オフする場合,エージェントホストに電源制御装置 を設定します。電源制御装置の設定方法を機種ごとに説明します。マネージャーホスト とエージェントホストで必要な設定をしたあと,エージェントホストのJP1/Power Monitorで,エージェントホストの電源をオン・オフできるか確認してください。確認 方法については,「5.1.10 動作を確認する」を参照してください。

. 注意事項

各電源制御装置で,シャットダウンに掛かる時間より長い時間を,猶予時間として設定して ください。まず,ホストの終了処理を開始してから OS のシャットダウンが完了するまでの 時間を調査し,それより長い時間を,猶予時間として設定します。シャットダウンに掛かる 時間より猶予時間が短い場合,OS がシャットダウンする前にホストの電源がオフになり, ハードディスクに障害を引き起こす可能性があります。

(1) SVP ボードをホストに接続する場合の設定

SVP ボードを接続したマネージャーホストまたはエージェントホストを使う場合,マ ネージャーホストとエージェントホストのほかに,System Manager のマネージャー サービスホストが必要です。設定手順をホストごとに説明します。

(a) System Manager のマネージャーサービスホストの設定

System Manager のマネージャーサービスホストは, JP1/Power Monitor のマネー ジャーホストと同じホストでもかまいません。ただし, JP1/Power Monitor のエージェ ントホストと同じホストにしないでください。System Manager のマネージャーサービ スホストが停止すると, SVP ボードが接続されたエージェントホストが操作できなくな ります。

- System Manager のマネージャーサービスホストに LAN ボードを組み込み,ネット ワークの設定をする。 組み込み方法については,製品のマニュアルを参照してください。
- 2. System Manager をインストールする。
 - System Manager のマネージャー製品を使う場合 必ず, System Manager - Management Console または System Manager - Server Agent からマネージャーサービスをインストールしてください。

- Server Conductor のマネージャー製品を使う場合
 必ず, Server Conductor Manager からマネージャーサービスをインストールします。
- JP1/Server Conductor のマネージャー製品を使う場合
 必ず, JP1/Server Conductor/Manager からマネージャーサービスをインストールします。
- System Manager の環境設定をする。 System Manager の環境設定の内容については, System Manager のマニュアルを参照してください。 Server Conductor の環境設定の内容については,マニュアル「ServerConductor/ Blade Server Manager ServerConductor/Server Manager システム管理者ガイド」 を参照してください。 JP1/Server Conductor の環境設定の内容については,マニュアル「JP1/Server Conductor/Blade Server Manager 系」を参照してください。
- 4. ホストを再起動する。
- (b) エージェントホストの設定

Blade Symphony 以外のサーバの設定

- 1. ホストに LAN ボードを組み込み,ネットワークの設定をする。
- SVP ボードを組み込む。
 組み込み方法については、製品のマニュアルを参照してください。
- 3. System Manager をインストールし, SVP ボードなどの環境設定をする。 System Manager - Server Agent または Server Conductor - Agent のエージェント サービス, および System Manager - Advanced Agent または Server Conductor -Advanced Agent をインストールします。SVP ボードの IP アドレスを必ず設定して ください。 System Manager を使う場合, JP1/Power Monitor をインストールしたあとに, 「System Manager インストール先フォルダ ¥Program」に格納されている 「msvcrt.dll」および「mfc42.dll」を「JP1PW パス ¥bin」にコピーしてくださ 11 Server Conductor を使う場合, JP1/Power Monitor をインストールしたあとに, 「Server Conductor インストール先フォルダ ¥Program」の下に、「msvcrt.dll」、 「mfc42.dll」,「mfc70.dll」および「msvcr70.dll」のファイルがあるか確認し てください。ある場合は、これらのファイルを「JP1PW パス ¥bin」にコピーしてく ださい。 ファイルをコピーするときは, JP1/Base および JP1/Power Monitor のサービスを起 動しないでください。 インストールおよび環境設定方法については,製品のマニュアルを参照してくださ 11

Blade Symphony サーバの設定

- ネットワークの設定を含むハードウェアの設定をする。
 設定方法については,製品のマニュアルを参照してください。
- JP1/Server Conductor をインストールし,環境設定をする。 JP1/Server Conductor/Server Agent および JP1/Server Conductor/Advanced Agent をインストールします。インストールおよび環境設定の方法については,製品のマ ニュアルを参照してください。 なお,Blade Symphony 上では,自ホストの電源を自動的にオンにする連携は対象外 です。
- (c) マネージャーホストの設定
- 1. ホストに LAN ボードを組み込み, ネットワークの設定をする。
- System Manager Management Console, Server Conductor Manager, または JP1/ Server Conductor/Manager をインストールし,環境設定をする。 エージェントホストと通信するためにインストールおよび環境設定します。インス トールおよび環境設定方法については,製品のマニュアルを参照してください。環境 設定が終わったら,System Manager のコンソールサービスで,SVP ボードを接続し た Windows サーバが制御できる状態にあるか確認してください。
- Windows の「Services」ファイルに次の記述を追加する。
 jplaomsvpcntl XXXXX/tcp #JP1/PW SVP REMOTE CONTROL
 「XXXXX」には,任意の値を指定してください。ほかで指定されている値と同じ値に
 ならないようにしてください。「jplaomsvpcntl」は,すべて半角小文字で記述して
 ください。「jplaomsvpcntl」の最後の「1」は,小文字の「L」です。
- ここから先は, JP1/Power Monitor をインストールしてから設定してください。
- 「System Manager インストール先フォルダ ¥Program」に格納されている 「svmcom.dll」,「msvcrt.dll」および「mfc42.dll」を「JP1PW パス ¥bin」に コピーする。 JP1/Server Conductor を使用している場合は、「JP1/Server Conductor インストール 先フォルダ ¥Program」の下に格納されている「svmcom07.dll」を「JP1PW パス ¥bin」にコピーしてください。さらに、「JP1/Server Conductor インストール先フォ ルダ ¥Program」の下に「msvcrt.dll」,「mfc42.dll」,「mfc70.dll」および 「msvcr70.dll」のファイルがある場合は、これらのファイルを「JP1PW パス ¥bin」にコピーしてください。 コピーするときは、JP1/Base および JP1/Power Monitor のサービスを起動しないで ください。
- 2. コマンドプロンプトで, JP1/Power Monitor をインストールしたフォルダにカレント ディレクトリを移動する。
- 3. RmPtEtr.exe -r を実行してホストを再起動する。

(2)日立製作所製の無停電電源装置と SNMP アダプターをホストに接続 する場合の設定

日立製作所製の無停電電源装置および SNMP アダプターを接続したホストを制御するときのセットアップを説明します。

- (a) エージェントホストの設定
- 1. ホストに LAN ボードを組み込み, ネットワークの設定をする。
- 2. ホストに日立製作所製の無停電電源装置と SNMP アダプターを接続する。 接続方法については,製品のマニュアルを参照してください。
- PowerMonitorH, または PowerMonitorH for Network をインストールし,環境設定を する。 インストールおよび環境設定方法については,製品のマニュアルを参照してくださ

い。環境設定では,電源制御装置のSNMPアダプターのIPアドレスなどを設定します。

環境設定をしたあと, PowerMonitorH, または PowerMonitorH for Network を起動 して,正常に制御できるかどうか確認してください。

- (b) マネージャーホストの設定
- 1. ホストに LAN ボードを組み込み, ネットワークの設定をする。
- エージェントホストの電源制御装置を制御するための PowerMonitorH, または PowerMonitorH for Network のコマンドをインストールする。
 マネージャーホスト自身に日立製作所製の無停電電源装置を接続している場合は, PowerMonitorH, または PowerMonitorH for Network をすべてインストールし,環 境設定してください。
- (3)ジーエス・ユアサ社製の無停電電源装置をホストに接続する場合の 設定

ジーエス・ユアサ社製の無停電電源装置を接続したホストを制御するときのセットアッ プを説明します。

(a) エージェントホストの設定

- 1. ホストに LAN ボードを組み込み, ネットワークの設定をする。
- ジーエス・ユアサ社製の無停電電源装置をホストに接続する。
 接続方法については、製品のマニュアルを参照してください。
- POWERVISORv3をインストールし、環境設定をする。 インストールおよび環境設定方法については、製品のマニュアルを参照してください。環境設定では、電源制御装置のIPアドレスなどを設定します。 環境設定をしたあと、POWERVISORv3を起動して、正常に制御できるかどうか確認してください。

(b) マネージャーホストの設定

- 1. ホストに LAN ボードを組み込み, ネットワークの設定をする。
- エージェントホストの電源制御装置を制御するための POWERVISORv3 のコマンド をインストールする。
 マネージャーホスト自身にジーエス・ユアサ社製の無停電電源装置を接続している場 合は, POWERVISORv3 をすべてインストールし,環境設定してください。
- (4) ISA 社製の無停電電源装置をホストに接続する場合の設定

ISA 社製の無停電電源装置を接続したホストを制御するときのセットアップを説明します。

- (a) エージェントホストの設定
- 1. ホストに LAN ボードを組み込み,ネットワークの設定をする。
- ホストに ISA 社製の無停電電源装置を接続する。
 ISA 社製の無停電電源装置本体で, IP アドレスを設定してください。その他の接続方法については,製品のマニュアルを参照してください。
- PMDUtility をインストールし,環境設定をする。 インストールおよび環境設定方法については,製品のマニュアルを参照してください。環境設定をしたあと,PMDUtilityを起動して,正常に制御できるかどうか確認してください。
- (b) マネージャーホストの設定
- 1. ホストに LAN ボードを組み込み,ネットワークの設定をする。
- エージェントホストの電源制御装置を制御するための PMDUtility のコマンドをインストールする。
 マネージャーホストでは, PMDUtility の環境設定をしないでください。
 マネージャーホスト自身に ISA 社製の無停電電源装置を接続している場合は,
 PMDUtility をすべてインストールし,環境設定してください。
- (5)ジリオン・ネットワークス社製の無停電電源装置をホストに接続す る場合の設定

ジリオン・ネットワークス社製の無停電電源装置を接続したホストを制御するときの セットアップを説明します。

(a) エージェントホストの設定

- 1. ホストに LAN ボードを組み込み, ネットワークの設定をする。
- ホストにジリオン・ネットワークス社製の無停電電源装置を接続する。
 接続方法については,製品のマニュアルを参照してください。
- 3. PSS 設定ツールおよび PowerMonitor for Network をインストールし,環境設定をす

る。

インストールおよび環境設定方法については,製品のマニュアルを参照してくださ い。環境設定では,電源制御装置のIPアドレスなどを設定します。 環境設定をしたあと,PowerMonitor for Network を起動して,正常に制御できるか どうか確認してください。

- (b) マネージャーホストの設定
- 1. ホストに LAN ボードを組み込み, ネットワークの設定をする。
- エージェントホストの無停電電源装置を制御するために PowerMonitor for Network を インストールする。 マネージャーホスト自身にジリオン・ネットワークス社製の無停電電源装置を接続し ている場合は, PowerMonitor for Networkの環境設定をしてください。マネー ジャーホスト自身にジリオン・ネットワークス社製の無停電電源装置を接続していな い場合は, PowerMonitor for Networkの環境設定をする必要はありません。
- (c) エージェントホストの設定
- 1. ホストに LAN ボードを組み込み, ネットワークの設定をする。
- ホストに日立製作所製の無停電電源制御装置 H-777E シリーズと SNMP アダプターを 接続する。 接続方法については,製品のマニュアルを参照してください。
- PowerMonitorH for Network (H-777E 対応版)をインストールし,環境設定をする。 インストールおよび環境設定方法については,製品のマニュアルを参照してください。環境設定では,電源制御装置のSNMP アダプターのIP アドレスなどを設定します。

環境設定をしたあと, PowerMonitorH for Network (H-777E 対応版)を起動して,正 常に制御できるかどうか確認してください。

- (d) マネージャーホストの設定
- 1. ホストに LAN ボードを組み込み, ネットワークの設定をする。
- エージェントホストの電源制御装置を制御するための PowerMonitorH または PowerMonitorH for Network のコマンドをインストールする。
- (6) APC 社製ソフトウェア「PowerChute(R) Business Edition」をサ ポートする無停電電源装置をホストに接続する場合の設定

APC 社製ソフトウェア「PowerChute(R) Business Edition」をサポートする無停電電源 装置をホストに接続するときのセットアップを説明します。

- (a) エージェントホストの設定
- 1. ホストに LAN ボードを組み込み, ネットワークの設定をする。
- 2. ホストに無停電電源装置を接続する。

接続方法については,製品のマニュアルを参照してください。

- 3. PowerChute Business Edition エージェントをインストールし,環境設定をする。
 - SNMP アダプターの IP アドレスなどを設定する
 - PowerChute Business Edition エージェントをインストールする
 - PowerChute Business Edition に対応した UPSSLEEP.EXE をインストールする
 製品によっては, UPSSLEEP.EXE が標準でインストールされている場合があります。

インストールおよび環境設定方法については,製品のマニュアルを参照してください。

- 4. 次の二つを確認する。
 - UPSSLEEP.EXE がインストールされている
 - UPSSLEEP.EXE がインストールされているフォルダが、システム環境変数 PATH 内に設定されている
- 5. PowerChute Business Edition を再起動する。
- 6. PowerChute Business Edition で無停電電源装置が認識されているかどうか確認する。
- UPSSLEEP.EXE コマンドを実行する。 無停電電源装置を正常に制御できるかどうか確認してください。
- (b) マネージャーホストの設定

ホストに LAN ボードを組み込み, ネットワークの設定をします。

(7)山洋電気社製の無停電電源装置または電源制御装置をホストに接続 する場合の設定

山洋電気社製の無停電電源装置または電源制御装置を接続したホストを制御するときの セットアップを説明します。

(a) エージェントホストの設定

- 1. ホストに LAN ボードを組み込み, ネットワークの設定をする。
- 山洋電気社製の無停電電源装置または電源制御装置をホストに接続する。
 接続方法については,製品のマニュアルを参照してください。
- SAN GUARD IV Lite をインストールし,環境設定をする。 インストールおよび環境設定方法については,製品のマニュアルを参照してください。

環境設定では,無停電電源装置または電源制御装置にIPアドレスなどを設定します。 SAN GUARD IV Lite を電源制御装置とシリアル接続する場合は,電源制御装置側で「ネットワーク環境を使用する」設定にしてください。

環境設定をしたあと, SAN GUARD IV Lite を起動して,正常に制御できるかどうか 確認してください。 (b) マネージャーホストの設定

- 1. ホストに LAN ボードを組み込み, ネットワークの設定をする。
- エージェントホストの電源制御装置を制御するための電源制御コマンド sgctlcmd.exe および電源制御コマンド起動バッチファイル sgctlcmd_remote.bat をコピーする。 マネージャーホストに山洋電気社製の無停電電源装置または電源制御装置を接続して いる場合は, SAN GUARD IV Lite をインストールし,環境設定をしてください。
- (8) 上記以外の電源制御装置の設定

上記以外の電源制御装置の設定方法については,各製品のマニュアルを参照してくださ い。電源制御装置を制御するコマンドについては,「5.2.4 電源制御装置を制御するコマ ンドを作成する」を参照してください。電源制御装置を設定したあと,正常に制御でき るかどうか,動作を確認してください。

5.2.4 電源制御装置を制御するコマンドを作成する

次の場合, JP1/Power Monitor と連携できるように,マネージャーホストでエージェントホストの電源制御装置を制御するコマンドを作成する必要があります。

「5.2.3 電源制御装置を設定する」で説明した以外の電源制御装置を使う場合で,電源制御装置を制御するインターフェースコマンドが用意されている場合

電源制御装置を制御するインターフェースが公開されている場合

このような場合,次に示すコマンドインターフェースで動作するコマンドをマネー ジャーホストで作成してください。エージェントホストでエージェントホストの電源制 御装置を制御するコマンドの作成方法については,「5.1.4 電源制御装置を制御するコマ ンドを作成する」を参照してください。

電源制御装置を使って他ホストを起動・終了するときに使用するコマンドの機能および 形式を説明します。コマンドを作成する場合は,この仕様に従って作成してください。 なお,コマンドの記述形式については,「15. コマンド」を参照してください。

形式

 コマンド名称 {-r | -o | -f} {-h IPアドレス | -h 電話番号 -c COMポート番号} [-p パスワードまたはコミュニティ名] [-o 次回電源投入時刻] [-c チャネル番号]
 「コマンド名称」には任意の半角英数字を指定します。
 {-r | -o | -f }は, この中から一つ以上を必ず指定します。
 {-h IP アドレス | -h 電話番号 -c COM ポート番号 }は, この中からいずれかを 必ず指定します。

機能

他ホストの強制再起動,強制電源オン,および強制電源オフを実行します。

引数

-r

ホストを強制再起動します。

-0

ホストを強制電源オンします。

-f

ホストを強制電源オフします。

-h IP アドレスまたは -h 電話番号 -C COM ポート番号

エージェントホストに接続された電源制御装置の IP アドレスを指定します。この引数は,省略できません。使用する電源制御装置によっては,電話番号を指定することもできます。 電話番号を指定する場合は,COM ポート番号を必ず指定します。「-C」は,大

- 文字で指定してください。
- 指定できる IP アドレスの形式は次のとおりです。
 指定可能な文字:半角数字とピリオド「.」で指定します。
 形式: x x x . x x x . x x x . x x x (0 x x x 255)で指定します。
 指定できる電話番号の形式は次のとおりです。
- 指定できる電品留与の形式は次のとおうです。 指定可能な文字:半角数字と半角の「#」「*」「・」「,」で指定します。 文字数:半角換算の 50 文字以内で指定します。
- 指定できる COM ポート番号の形式は次のとおりです。
 指定可能な文字:半角数字の1~256で指定します。

-p パスワードまたはコミュニティ名

- SNMP アダプターで電源制御装置を制御する場合 コミュニティ名を8文字以内で必ず指定します。
- 電源制御装置にパスワードを設定して制御する場合
 必要に応じて,パスワードを8文字以内で指定します。

-0 次回電源投入時刻

ホストを強制電源オフしたあと,次回,ここで指定した時刻に電源をオンにします。「-0」は,大文字で指定してください。

次回電源投入時刻は、「年/月/日.時:分」の形式で指定します。例えば、 2001年7月31日午前8時30分を次回電源投入時刻として設定したい場合、 「2001/07/31.08:30」と指定します。「年」は、4バイトの数値で、「年」以 外は、2バイトの数値で指定します。

この引数は,オプション -o または -f を指定した場合だけ有効になります。ただし,使用する電源制御装置が,ホストを強制電源オンまたは強制電源オフするときに,次回電源投入時刻を設定できない仕様の場合,ここで指定した時刻は,無効になります。

-c チャネル番号

電源制御装置を制御する出力チャネルまたは機器が複数ある場合に,制御した

い出力チャネルまたは機器の番号を0~9999の数値で指定します。 この引数を省略した場合,接続されている電源制御装置全体を制御します。

戻り値

0	コマンドが正常終了しました。
4	コマンドが正常終了しました。ただし,設定が無視された引数がありました。
8	エラーが発生しました。誤りを訂正してコマンドを再実行してください。
16	引数に誤りがあります。
17 以上	エラーが発生しました。コマンドを再実行する必要は,ありません。

注意事項

- コマンドの実行中は,画面に表示されないので,キーボードやマウスからユー ザーが入力できないようにコマンドを作成してください。
- コマンドを実行するときに、メッセージやダイアログボックスを表示させると処理が停止してしまうので、コマンドを実行した結果は、戻り値で示すように作成してください。また、コマンドを実行するときの電源制御装置の状態と動作について、次の表のように作成することをお勧めします。
- Windows Server 2003 (x64) をご使用の場合,コマンドをシステムドライブ ¥Program Files フォルダ以下,または Windows システムフォルダ ¥system32 フォルダ以下に置かないでください。

表 5-5	コマン	ドを実行す	るときの雷源制	訓御装置の状態	€と動作
-1.00					

ホストの状態	引数	コマンドの実行結果	電源制御装置の状態と動作
電源オフ	-f	正常終了	ホストの電源は , 引き続きオフのまま。
	-r	正常終了	ホストの電源は , オンにする。
電源オン	-0	正常終了	ホストの電源は , 引き続きオンのまま。
電源供給が異常な状態 (停電時など)	-f	異常終了	電源制御装置は,異常時の処理を続ける。 戻り値の推奨値は,「18」。
	-r	異常終了	電源制御装置は,異常時の処理を続ける。 戻り値の推奨値は,「18」。
	-0	異常終了	電源制御装置は,異常時の処理を続ける。 戻り値の推奨値は,「18」。

使用例

作成した C: ¥UPS¥UPSCONTROL. EXE コマンドで, IP アドレスが「123.45.67.89」, パスワードが「public」, チャネル番号が「1」のエージェントホストを強制再起動 します。

C:¥UPS¥UPSCONTROL.EXE -r -h 123.45.67.89 -p public -c 1

5.2.5 JP1/Base のインストールとセットアップをする

マネージャーホストとエージェントホストそれぞれに,JP1/Base をインストールして, 次の設定をします。JP1/Base のインストール方法および設定方法の詳細については,マ ニュアル「JP1/Base」を参照してください。

起動順序定義ファイルでサービスの起動順序および停止順序を設定する。 ホストを計画終了する際,起動順序定義ファイルで設定したサービスが終了します。 また,起動順序定義ファイルの[ControlValue]パラメーターを設定すると,ホス トを強制終了する際も起動順序定義ファイルで設定したサービスを終了してからホス トをシャットダウンします。

注意事項

JP1/Base の起動順序定義ファイルに JP1/Power Monitor のサービスを設定する場合, JP1/ Power Monitor のサービス (JP1/PW Manager Service サービス, JP1/PW Agent Service サービス) および JP1/Base Event サービスに対して StopCommand= パラメーターを設定 しないでください。

JP1/Base のイベントサービスのイベントサーバ設定ファイルの after-error パラ メーターには「0」を設定する。

JP1/Baseのイベントサービスの設定を確認する。

JP1/Power Monitor ではマネージャーホストとエージェントホスト間の通信で JP1 イ ベントを使用します。そのため, JP1/Base のイベントサービスの設定の確認が必要で す。

(1) イベントサーバ名の設定の確認

デフォルトのイベントサーバ設定か FQDN 形式のイベントサーバ設定かを確認します。 FQDN 形式のイベントサーバ設定 (イベントサーバインデックスの server パラメータが 「@」または FQDN 名)の場合, JP1/Power Monitor は設定ホスト FQDN 名で認識しま す。エージェントホストが FQDN 形式のイベントサーバであれば,マネージャーホスト に登録するエージェントホスト名は FQDN 名で設定し,マネージャーホストが FQDN 形式のイベントサーバであればエージェントホストで登録するマネージャーホスト名は FQDN 名で設定します。JP1/Base のイベントサービスの詳細な設定は「JP1/Base」マ ニュアルを参照してください。

(2) ネットワークが多重設定された環境での設定の確認

エージェントホストが複数のネットワークに分かれている環境,ネットワークが多重化 されている環境の場合,イベントサービスの通信設定を確認します。ネットワークが多 重設定された環境で運用する場合,プライマリもしくはセカンダリ固定の通信設定に なっているかイベントサービスの通信設定を確認します。 (3) イベントサーバ設定ファイルの確認

JP1/Base のイベントサービスのイベントサーバ設定ファイルの after-error パラメー ターには「0」を設定します。

5.2.6 JP1/Power Monitor と連携するプログラムをインス トールする

エージェントホストに, JP1/Power Monitor と連携するプログラムをインストールしま す。インストール方法については,各プログラムのマニュアルを参照してください。

クラスタシステムを利用している JP1/AJS2 と連携する場合,連携する論理ホストを指定して jpwconfigset コマンドを実行します。 jpwconfigset コマンドについては, 「15. コマンド」の「jpwconfigset (Windows 限定)」を参照してください。

JP1/AJS2 と連携する場合,[サービス]ダイアログボックスでの JP1/AJS2 の各サービ スの設定は,次のどちらかにしてください。

- •[ログオン]設定をデフォルトの[ローカル システム アカウント]のまま運用する
- [ログオン] 設定に [アカウント] を指定する場合は , [アカウント] には Administrators 権限のあるユーザーを設定する

5.2.7 JP1/Power Monitor をインストールする

マネージャーホストとエージェントホストそれぞれに, JP1/Power Monitor をインス トールします。JP1/Power Monitor のインストール手順を次に示します。

- 1. システムにログオンする。
- ドライブに JP1/Power Monitor の提供媒体をセットする。 インストールプログラムの初期画面が表示されます。インストールプログラムの指示 に従って, JP1/Power Monitor をインストールしてください。
- 3. インストールが完了したあと, Windowsの[スタート]メニューの[プログラム] に,[JP1_Power Monitor]プログラムグループが作成されていることを確認する。

注意事項

JP1/Power Monitor のバージョンアップインストールをする場合, JP1 の各サービ スは必ず停止してください。

5.2.8 エージェントホストでの設定をする

エージェントホストで, どのホストをマネージャーとするかを設定します。エージェントホストは,設定したマネージャーホストからの制御だけを受け付けます。マネージャーホストの情報は,[マネージャーの設定]ダイアログボックスで設定します。[マ

ネージャーの設定]ダイアログボックスについては,「12.4.2 [マネージャーの設定]ダ イアログボックス」を参照してください。

一つのホストで,マネージャーホストおよびエージェントホストの両方の設定はできません。

マネージャーホストの設定方法を次に説明します。

(1) マネージャーホストを設定する

マネージャーホストを設定する手順を次に示します。

- マネージャーホストの IP アドレスがエージェントホストで認識されているか確認する。
 ping コマンドなどで,マネージャーホストの IP アドレスが認識されているかどうか確認してください。アドレス解決できない場合,Windowsのhostsファイルを開き, マネージャーホストのホスト名および IP アドレスを登録してください。
- Windows の [スタート]メニューから, [プログラム] [JP1_Power Monitor] -[マネージャーの設定]を選択する。
 [マネージャーの設定]ダイアログボックスが表示されます。ただし,[マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウが表示されている場合,[マネージャーの設定]ダ イアログボックスは,表示されません。
- 3. [マネージャー]の[設定]を選択する。
- 4. [ホスト名]に,ホスト名を入力する。

[参照] ボタンをクリックして,ホストを選択することもできます。 ホスト名には,そのホストで動作している JP1/Base のイベントサーバ名を設定して ください。デフォルトのイベントサーバ設定の場合は,デフォルトのイベントサーバ 名を設定します。また,FQDN 形式のイベントサーバ設定の場合は FQDN 名を設定 します。入力するホスト名とイベントサーバ名が一致していなければ正しく運用でき ませんので,同じ名前で登録されているか確認してください。JP1/Base のイベント サーバ名の設定は,大文字と小文字が区別されます。例えば,「ABC」と「Abc」は, 別のホストとみなされます。JP1/Base のイベントサーバ名については,マニュアル 「JP1/Base」を参照してください。なお,[ホスト名]に自ホスト名は設定できませ ん。

5. [OK] ボタンをクリックする。

マネージャーホストを変更した場合は, JP1/PW Agent Service サービスを再起動す ると,変更内容が有効になります。

(2) マネージャーホストの設定を解除する場合

いったん設定したマネージャーホストを解除する場合の手順を次に示します。マネージャーホストを解除すると、そのマネージャーホストの管理対象外になります。

1. Windows の [スタート] メニューから , [プログラム] - [JP1_Power Monitor] -

[マネージャーの設定]を選択する。

[マネージャーの設定]ダイアログボックスが表示されます。[ホスト名]に設定されているマネージャーホストが表示されます。ただし,[マネージャー-リモート電源 連携]ウィンドウが表示されている場合,[マネージャーの設定]ダイアログボック スは,表示されません。

- 2. [マネージャー]の[解除]を選択する。
- 3. [OK]をクリックする。
- JP1/PW Agent Service サービスを停止し、[スタートアップ]の設定を[手動]に切 り替える。

5.2.9 マネージャーホストでの設定をする

マネージャーホストで,エージェントホストを設定します。ここでは,エージェントホ ストの設定,追加の方法を説明します。また,いったん設定したエージェントホストの 情報を変更,削除する手順についても説明します。

一つの物理ホストで,マネージャーホストとエージェントホストの両方の設定はできま せん。

(1) エージェントホストを設定・追加する

エージェントホストを設定・追加する手順を次に示します。

- Windowsの[スタート]メニューから,[プログラム] [JP1_Power Monitor] -[電源制御装置の設定]を選択する。
 [電源制御装置の設定]ダイアログボックスが表示されます。
- 2. [他ホスト電源制御コマンド]に,エージェントホストの電源を制御するコマンドを 設定する。

SVP ボード, APC 社製 Smart-UPS 以外の電源制御装置を使って, エージェントホ ストの電源をオン・オフする場合に, JP1/Power Monitor で電源制御装置を制御する コマンドを設定する必要があります。

エージェントホストの電源を制御するコマンドは,エージェントホストに接続されて いる電源制御装置の種類ごとに設定してください。

その他の設定内容については,「12.2.1 [電源制御装置の設定]ダイアログボックス」 を参照してください。

- エージェントホストの IP アドレスがマネージャーホストで認識されているか確認する。
 ping コマンドなどで,エージェントホストの IP アドレスが認識されているかどうか 確認してください。アドレス解決できない場合,Windowsのhostsファイルを開き, エージェントホストのホスト名および IP アドレスを登録してください。
- Windows の[スタート]メニューから[設定] [コントロールパネル] [サービス]を選択する。

[サービス]ダイアログボックスが表示されます。

- 5. JP1/PW Manager Service サービスを起動する。
- Windowsの[スタート]メニューから,[プログラム] [JP1_Power Monitor] -[リモート電源マネージャー]を選択する。
 [マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウが表示されます。ただし,[マネージャーの設定]ダイアログボックスでマネージャーホストが設定されている場合, [マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウは,表示されません。
- 次のどちらかの方法で、[エージェントホストの設定]ダイアログボックスを表示する。
 - •[ホスト] [エージェントホストの追加]を選択する。
 - 🗋 ボタンをクリックする。
- [ホスト名],[電源制御装置],[電源制御装置のアクセス方法]などについて設定する。

設定項目については ,「12.4.3 [エージェントホストの設定]ダイアログボックス」 を参照してください。

ホスト名には,そのホストで動作している JP1/Base のイベントサーバ名を設定して ください。デフォルトのイベントサーバ設定の場合は,ホスト名には,そのホストで 動作している JP1/Base のイベントサーバ名を設定してください。デフォルトのイベ ントサーバ設定の場合は,デフォルトのイベントサーバ名を設定します。また, FQDN 形式のイベントサーバ設定の場合は FQDN 名を設定します。ホスト名とイベ

ントサーバ名が一致していなければ正しく運用できませんので,同じ名前で登録され ているか確認してください。JP1/Baseのイベントサーバ名の設定は,大文字と小文 字が区別されます。例えば,「ABC」と「Abc」は,別のホストとみなされます。 JP1/Baseのイベントサーバ名については,マニュアル「JP1/Base」を参照してくだ さい。

9. [OK] ボタンをクリックする。

[マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウの表示領域に,設定したエージェントホストが追加されます。

- (2) エージェントホストの情報を変更する場合
- いったん設定したエージェントホストの情報を変更する場合の手順を次に示します。
- Windows の [スタート]メニューから, [プログラム] [JP1_Power Monitor] -[リモート電源マネージャー]を選択する。
 [マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウが表示されます。ただし, [マネージャーの設定]ダイアログボックスが表示されている場合, またはマネージャーホストが設定されている場合, [マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウは, 表示されません。
- 2. 表示領域に表示されているエージェントホストを選択する。

- [ホスト] [エージェントホストの定義変更]を選択する。
 [エージェントホストの設定]ダイアログボックスに,選択したエージェントホストの情報が表示されます。
- 4. 入力項目を変更し,[OK]ボタンをクリックする。
- (3) エージェントホストを削除する場合

いったん設定したエージェントホストの情報を削除する場合の手順を次に示します。 エージェントホストを削除すると、そのエージェントホストは、マネージャーホストの 管理対象外になります。エージェントホストを削除する手順を次に示します。

- Windows の [スタート]メニューから, [プログラム] [JP1_Power Monitor] -[リモート電源マネージャー]を選択する。
 [マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウが表示されます。ただし, [マネージャーの設定]ダイアログボックスが表示されている場合, またはマネージャーホストが設定されている場合, [マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウは, 表示されません。
- 2. 表示領域に表示されているエージェントホストを選択する。
- [ホスト] [エージェントホストの削除]を選択する。
 [マネージャー リモート電源連携]ウィンドウの表示領域から,選択したエージェントホストが削除されます。

5.2.10 JP1/Power Monitor のセットアップをする

マネージャーホストとエージェントホストそれぞれで, JP1/Power Monitor のセット アップをします。セットアップの手順をホストごとに示します。

(1) マネージャーホストの設定

マネージャーホストの JP1/Base Event サービスおよび JP1/PW Manager Service サービスを自動起動に設定し,ホストを再起動します。

手順を次に示します。

- Windows の [スタート] メニューから [設定] [コントロールパネル] [サービ ス] を選択する。
 [サービス] ダイアログボックスが表示されます。
- JP1/Base Event サービスの[スタートアップ]を「自動」に切り替える。 JP1/Base Control Service サービスの起動順序定義ファイルで JP1/Base Event サー ビスが起動するように登録されている場合,この作業は必要ありません。
- JP1/PW Manager Service サービスの [スタートアップ]を「自動」に切り替える。 JP1/PW Agent Service サービスを「自動」に切り替える必要はありません。
 また, JP1/PW Manager Service サービスの [サービス]ダイアログボックスで,

[ログオン]の設定は,デフォルトの[システムアカウント]のまま変更しないでく ださい。また,[デスクトップとの対話をサービスに許可]オプションにチェックを 入れないでください。サービスが正常に動作しなくなるおそれがあります。

4. マネージャーホストを再起動する。 JP1/PW Manager Service サービスが自動的に起動します。

(2) エージェントホストの設定

エージェントホストで, JP1/Power Monitor のセットアップをする手順を次に示します。

- 1. 電源制御装置を制御するコマンドを設定する。
- 2. 使用プログラム名と計画終了オプションを設定する。
- JP1/Base Control Service サービス, JP1/Base Event サービスおよび JP1/PW Agent Service サービスを自動起動に設定する。

それぞれの手順について,次に説明します。

(a) 電源制御装置を制御するコマンドを設定する

SVP ボード, APC 社製 Smart-UPS 以外の電源制御装置を使って,ホストの電源をオン・オフする場合, JP1/Power Monitor で電源制御装置を制御するコマンドを設定する 必要があります。また, JP1/Server Conductor 連携時でエージェントホストが Blade Symphony 上のブレードの場合,装置を制御するバッチファイルを作成しておく必要が あります。

電源制御装置を制御するコマンドの設定手順を次に示します。

- Windows の[スタート]メニューから,[プログラム] [JP1_Power Monitor] -[電源制御装置の設定]を選択する。
 [電源制御装置の設定]ダイアログボックスが表示されます。
- 2. [自ホスト電源制御コマンド]に,エージェントホストの電源を制御するコマンドを 設定する。
 その他の設定内容については,「12.2.1 [電源制御装置の設定]ダイアログボックス」
 を参照してください。

装置を制御するバッチファイルを作成する手順を次に示します。

- バッチファイルを作成する。 バッチファイルは、「12.2.1(3) jpwshutdown コマンド」の使用例を参考に作成しま す。JP1/Server Conductor と連携していて、エージェントホストが Blade Symphony 上のブレードの場合、jpwshutdown コマンドのオプションは、-f -o または -o を 設定します。
- Windows の[スタート]メニューから,[プログラム] [JP1_Power Monitor] -[電源制御装置の設定]を選択する。

[電源制御装置の設定]ダイアログボックスが表示されます。

3. 制御コマンドなどの情報を設定する。

[定義設定位置]は任意です。[自ホスト電源制御コマンド]に,手順1で作成した バッチファイルをフルパス名で指定します。その他の設定内容については,「12.2.1 [電源制御装置の設定]ダイアログボックス」を参照してください。

(b) 使用プログラム名と計画終了オプションを設定する

エージェントホストを制御する使用プログラム名と計画終了オプションを設定します。 設定するには,次の二つの方法があります。

[環境設定]ダイアログボックスで設定する。

Windows の [スタート] メニューから, [プログラム] - [JP1_Power Monitor] - [環境設定]を選択し, [環境設定]ダイアログボックスを表示させて設定します。[環境設定]ダイアログボックスについては,「12.2.2 [環境設定]ダイアログボックス」を参照してください。

jpwenvset コマンドを実行する。

jpwenvset コマンドについては、「15. コマンド」の「jpwenvset (Windows 限定)」を参照してください。 jpwenvset コマンドで設定した場合,設定を有効にするためには,ホストを再起動する必要があります。

(c) JP1/Base Control Service サービス, JP1/Base Event サービスおよび JP1/PW Agent Service サービスを自動起動に設定する

エージェントホストで, JP1/Base Control Service サービス, JP1/Base Event サービス, および JP1/PW Agent Service サービスを自動起動に設定し,ホストを再起動します。

手順を次に示します。

- Windows の [スタート] メニューから [設定] [コントロールパネル] [サービ ス] を選択する。
 [サービス] ダイアログボックスが表示されます。
- JP1/Base Control Service サービスの [スタートアップ]を「自動」に切り替える。 JP1/Base Control Service サービスの [サービス]ダイアログボックスで,[ログオン]の設定は,デフォルトの[システムアカウント]のまま変更しないでください。 また,[デスクトップとの対話をサービスに許可]オプションにチェックを入れない でください。サービスが正常に動作しなくなるおそれがあります。
- JP1/Base Event サービスの[スタートアップ]を「自動」に切り替える。 JP1/Base Control Service サービスの起動順序定義ファイルで JP1/Base Event サー ビスが起動するように登録されている場合,この作業は必要ありません。 エージェントホストで,JP1/AJS2 および JP1/Base をクラスタシステムで運用して いる場合,JP1/Power Monitor のエージェントは,物理ホスト上の JP1/Base Event サービスを使用します。そのため,物理ホストおよび論理ホスト両方の JP1/Base Event サービスを起動してください。

- JP1/PW Agent Service サービスの [スタートアップ]を「自動」に切り替える。 JP1/PW Manager Service サービスを「自動」に切り替える必要はありません。 また, JP1/PW Agent Service サービスの [サービス]ダイアログボックスで,[ログ オン]の設定は,デフォルトの[システムアカウント]のまま変更しないでください。また,[デスクトップとの対話をサービスに許可]オプションにチェックを入れ ないでください。サービスが正常に動作しなくなるおそれがあります。
- 5. エージェントホストを再起動する。 JP1/PW Agent Service サービスが自動的に起動します。
- (3)注意事項

システム環境変数 TZ の値をマネージャーホストとエージェントホストで統一してく ださい。ユーザー環境変数として TZ の値を設定している場合は,システム環境変数 の値と合わせてください。

なお,マネージャーホストとエージェントホストでシステム環境変数 TZ の値が異な る場合は,エージェントホストの TZ 値で動作します。

5.2.11 資料採取ツールを準備する

ログ情報を採取するためのサンプルバッチファイルを JP1/Power Monitor で提供します。

サンプルバッチファイルは,マネージャーホストおよびエージェントホストで JP1/ Power Monitor をインストールしたあと,別のフォルダにコピーしてからご使用くださ い。

コピーの方法については、「5.1.9 資料採取ツールを準備する」を参照してください。

5.2.12 動作を確認する

必要なハードウェアおよびソフトウェアを組み込み,環境設定をしたあと,次の動作に ついて,マネージャーホストで正常に実行できるか確認してください。

- (1) エージェントホストを起動する
- Windows の[スタート]メニューから,[プログラム] [JP1_Power Monitor] -[リモート電源マネージャー]を選択する。 [マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウが表示されます。
- 2. 起動するエージェントホストを選択する。
- 3. [操作] [起動]を選択する。
- (2) エージェントホストを強制終了する
- 1. Windows の [スタート] メニューから , [プログラム] [JP1_Power Monitor] -

5. インストールとセットアップ(Windows ホスト)

[リモート電源マネージャー]を選択する。 [マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウが表示されます。

- 2. 強制終了するエージェントホストを選択する。
- 3. [操作] [強制終了]を選択する。
 [電源オフの詳細設定]ダイアログボックスが表示されます。
- 4. [電源オフ]を選択し,[OK]ボタンをクリックする。

5.3 電源制御装置を使わないで自ホストを再起 動・終了する場合

Windowsの自ホストの電源をオフにしないで,OSの再起動またはシャットダウンだけ で運用する場合,または定期的に自ホストを再起動して運用する場合,電源制御装置は 必要ありません。ここでは,電源制御装置を使わない場合のWindows版JP1/Power Monitorのインストール方法とセットアップ方法について説明します。インストールと セットアップをするには,Administrators権限が必要です。

注意事項

重大な障害を引き起こす可能性があるため, JP1/AOM と JP1/Power Monitor を同じホスト で運用しないでください。

5.3.1 設定の流れ

電源制御装置を使わないで自ホストを制御する場合の設定の流れを次の図に示します。

図 5-4 電源制御装置を使わないで自ホストを制御する場合の設定の流れ



各手順について,次に説明します。

5.3.2 前提ソフトウェアを確認する

電源制御装置を使わないで自ホストを制御する場合の前提ソフトウェアについては, 「5.1.2(1) 前提ソフトウェアを確認する」を参照してください。 5. インストールとセットアップ(Windows ホスト)

5.3.3 JP1/Base のインストールとセットアップをする

JP1/Base をインストールして,次の設定をします。JP1/Base のインストール方法および設定方法の詳細については,マニュアル「JP1/Base」を参照してください。

起動順序定義ファイルでサービスの起動順序および停止順序を設定する。 ホストを計画終了する際,起動順序定義ファイルで設定したサービスが終了します。 また,起動順序定義ファイルの[ControlValue]パラメーターを設定すると,ホス トを強制終了する際も起動順序定義ファイルで設定したサービスを終了してからホス トをシャットダウンします。

注意事項

JP1/Base の起動順序定義ファイルに JP1/Power Monitor のサービスを設定する場合, JP1/ Power Monitor のサービス (JP1/PW Manager Service サービス, JP1/PW Agent Service サービス) および JP1/Base Event サービスに対して StopCommand= パラメーターを設定 しないでください。

JP1/Base のイベントサービスのイベントサーバ設定ファイルの after-error パラ メーターには「0」を設定する。

JP1/Base Control Service サービスが自動起動になっていることを確認する。 JP1/Power Monitor の自ホストの電源を制御するプロセスは, JP1/Base Control Service サービスから起動されます。JP1/Power Monitor が正常に動作するためには, JP1/Base Control Service サービスが起動していることが必要です。

なお , JP1/Base Control Service は , [サービス] ダイアログボックスで次のように設 定してください。

- [ログオン]設定をデフォルトの[ローカル システム アカウント]のまま変更しない。
- [デスクトップとの対話をサービスに許可] オプションにチェックを入れない。 設定を変更すると,サービスが正常に動作しなくなるおそれがあります。

5.3.4 JP1/Power Monitor と連携するプログラムをインス トールする

JP1/Power Monitor と連携するプログラムをインストールします。インストール方法に ついては,各プログラムのマニュアルを参照してください。

クラスタシステムを利用している JP1/AJS2 と連携する場合,連携する論理ホストを指定して jpwconfigset コマンドを実行します。 jpwconfigset コマンドについては,「15. コマンド」の「jpwconfigset (Windows 限定)」を参照してください。

JP1/AJS2 と連携する場合, JP1/AJS2 の各サービスの [サービス] ダイアログボックス

で,[ログオン]の設定は,デフォルトの[ローカル システム アカウント]のまま変更 しないでください。また,[デスクトップとの対話をサービスに許可]オプションに チェックを入れないでください。サービスが正常に動作しなくなるおそれがあります。

5.3.5 JP1/Power Monitor をインストールする

JP1/Power Monitor をインストールします。インストール手順については、「5.1.7 JP1/Power Monitor をインストールする」を参照してください。

5.3.6 JP1/Power Monitor のセットアップをする

JP1/Power Monitor のセットアップをします。次の手順でセットアップをしてください。

- 1. ホストを制御するコマンドを設定する。
- 2. 使用プログラム名と計画終了オプションを設定する。
- (1) ホストを制御するコマンドを設定する

ホストを制御するコマンドを設定します。コマンドの設定手順を次に示します。

- バッチファイルを作成する。 バッチファイルは、「12.2.1(3) jpwshutdown コマンド」の使用例を参考に作成して ください。
- Windows の[スタート]メニューから,[プログラム] [JP1_Power Monitor] -[電源制御装置の設定]を選択する。
 [電源制御装置の設定]ダイアログボックスが表示されます。
- 制御コマンドなどの情報を設定する。
 [定義設定位置]は,任意です。また,[自ホスト電源制御コマンド]で,作成した バッチファイルをフルパス名で指定します。その他の設定内容については,「12.2.1
 「電源制御装置の設定]ダイアログボックス」を参照してください。
- (2)使用プログラム名と計画終了オプションを設定する

自ホストを制御するプログラム名,およびホストを計画終了する場合のオプションを設 定します。設定するには,次の二つの方法があります。

[環境設定]ダイアログボックスで設定する。

Windowsの[スタート]メニューから,[プログラム] - [JP1_Power Monitor] -[環境設定]を選択し,[環境設定]ダイアログボックスを表示させて設定します。[環 境設定]ダイアログボックスの[使用プログラム名]では,[電源制御装置の設定]ダ イアログボックスの[制御装置種別]で設定した名称を選択してください。その他の 設定内容については,「12.2.2 [環境設定]ダイアログボックス」を参照してくださ い。

jpwenvset コマンドを実行する。

jpwenvset コマンドについては、「15. コマンド」の「jpwenvset (Windows 限定)」を参照してください。 jpwenvset コマンドで設定した場合,設定を有効にする ためには,ホストを再起動する必要があります。

5.3.7 資料採取ツールを準備する

ログ情報を採取するためのサンプルバッチファイルを JP1/Power Monitor で提供します。

サンプルバッチファイルは,JP1/Power Monitor をインストールしたあと,別のフォル ダにコピーしてからご使用ください。

コピーの方法については、「5.1.9 資料採取ツールを準備する」を参照してください。

5.3.8 動作を確認する

ホストの強制終了が正常に実行できるか、次の手順で確認してください。

- Windows の[スタート]メニューから,[プログラム] [JP1_Power Monitor] -[カレンダー設定]を選択する。 当月のカレンダーを表示した[カレンダー設定]ダイアログボックスが表示されま す。
- 2. カレンダーからホストを終了する日付または曜日を選択する。
- 次のどちらかの方法で[時刻設定]ダイアログボックスを表示する。
 [カレンダー設定]ダイアログボックスの[時刻設定]ボタンをクリックする。
 選択した日付または曜日をダブルクリックする。
- 4. [時刻]で,電源オフする時刻を設定して[電源オフ:強制終了]を選択する。
- 5. [追加]をクリックする。 [時刻設定リスト]リストボックスに電源オフする時刻が表示されます。
- [時刻設定]ダイアログボックスの[OK]ボタンをクリックする。
 設定が完了して,[カレンダー設定]ダイアログボックスに戻ります。
 設定した時刻に,ホストを強制終了できるか確認してください。強制終了後,ホストは,作成したバッチファイルの内容に従って再起動,シャットダウンが実行される, またはスタンバイの状態になります。

5.4 電源制御装置を使わないで他ホストを再起 動・終了する場合

Windowsのマネージャーホストからエージェントホストの電源をオフにしないで,OS の再起動またはシャットダウンだけで運用する場合,または定期的にエージェントホス トを再起動して運用する場合,電源制御装置は必要ありません。ここでは,電源制御装 置を使わない場合のWindows版JP1/Power Monitorのインストール方法とセットアッ プ方法について説明します。インストールとセットアップをするには,Administrators 権限が必要です。

注意事項

重大な障害を引き起こす可能性があるため, JP1/AOM と JP1/Power Monitor を同じホスト で運用しないでください。

5.4.1 設定の流れ

電源制御装置を使わないで他ホストを制御する場合,マネージャーホストとエージェントホストで,設定の流れが異なります。

- (1) マネージャーホストの設定の流れ
- マネージャーホストの設定の流れを次の図に示します。
- 図 5-5 電源制御装置を使わないで他ホストを制御する場合のマネージャーホストの設定 の流れ



(2) エージェントホストの設定の流れ

エージェントホストの設定の流れを次に示します。

図 5-6 電源制御装置を使わないで他ホストを制御する場合のエージェントホストの設定 の流れ



エージェントホストが UNIX の場合は,「6.4.1(2) エージェントホストの設定の流れ」 を参照してください。

各手順について,次に説明します。

5.4.2 前提ソフトウェアを確認する

電源制御装置を使わないで他ホストを制御する場合の前提ソフトウェアについては, 「5.2.2(1) 前提ソフトウェアを確認する」を参照してください。

5.4.3 JP1/Base のインストールとセットアップをする

マネージャーホストとエージェントホストそれぞれに, JP1/Base をインストールして, 次の設定をします。JP1/Base のインストール方法および設定方法の詳細については,マ ニュアル「JP1/Base」を参照してください。

起動順序定義ファイルでサービスの起動順序および停止順序を設定する。 ホストを計画終了する際,起動順序定義ファイルで設定したサービスが終了します。 また,起動順序定義ファイルの[ControlValue]パラメーターを設定すると,ホス トを強制終了する際も起動順序定義ファイルで設定したサービスを終了してからホス トをシャットダウンします。

注意事項

JP1/Base の起動順序定義ファイルに JP1/Power Monitor のサービスを設定する場合, JP1/ Power Monitor のサービス (JP1/PW Manager Service サービス, JP1/PW Agent Service サービス) および JP1/Base Event サービスに対して StopCommand= パラメーターを設定 しないでください。

JP1/Base のイベントサービスのイベントサーバ設定ファイルの after-error パラ メーターには「0」を設定する。

JP1/Baseのイベントサービスの設定を確認する。

JP1/Power Monitor ではマネージャーホストとエージェントホスト間の通信で JP1 イ ベントを使用します。そのため, JP1/Base のイベントサービスの設定の確認が必要で す。

(1) イベントサーバ名の設定の確認

デフォルトのイベントサーバ設定か FQDN 形式のイベントサーバ設定かを確認します。 FQDN 形式のイベントサーバ設定 (イベントサーバインデックスの server パラメータが 「@」または FQDN 名)の場合, JP1/Power Monitor は設定ホスト FQDN 名で認識しま す。エージェントホストが FQDN 形式のイベントサーバであれば,マネージャーホスト に登録するエージェントホスト名は FQDN 名で設定し,マネージャーホストが FQDN 形式のイベントサーバであればエージェントホストで登録するマネージャーホスト名は FQDN 名で設定します。JP1/Base のイベントサービスの詳細な設定は「JP1/Base」マ ニュアルを参照してください。

(2) ネットワークが多重設定された環境での設定の確認

エージェントホストが複数のネットワークに分かれている環境,ネットワークが多重化 されている環境の場合,イベントサービスの通信設定を確認します。ネットワークが多 重設定された環境で運用する場合,プライマリもしくはセカンダリ固定の通信設定に なっているかイベントサービスの通信設定を確認します。

(3) イベントサーバ設定ファイルの確認

JP1/Base のイベントサービスのイベントサーバ設定ファイルの after-error パラメー ターには「0」を設定します。

5.4.4 JP1/Power Monitor と連携するプログラムをインス トールする

エージェントホストに, JP1/Power Monitor と連携するプログラムをインストールしま す。インストール方法については,各プログラムのマニュアルを参照してください。 クラスタシステムを利用している JP1/AJS2 と連携する場合,連携する論理ホストを指定して jpwconfigset コマンドを実行します。 jpwconfigset コマンドについては, 「15. コマンド」の「jpwconfigset (Windows 限定)」を参照してください。

JP1/AJS2 と連携する場合, JP1/AJS2 の各サービスの [サービス] ダイアログボックス で, [ログオン] の設定は, デフォルトの [ローカル システム アカウント] のまま変更 しないでください。また, [デスクトップとの対話をサービスに許可] オプションに チェックを入れないでください。サービスが正常に動作しなくなるおそれがあります。

5.4.5 JP1/Power Monitor をインストールする

マネージャーホストとエージェントホストそれぞれに, JP1/Power Monitor をインストールします。インストール手順については,「5.2.7 JP1/Power Monitor をインストールする」を参照してください。

5.4.6 エージェントホストでの設定をする

エージェントホストで,そのエージェントホストを制御するマネージャーホストの情報 を設定します。設定方法については,「5.2.8 エージェントホストでの設定をする」を参 照してください。

5.4.7 マネージャーホストでの設定をする

マネージャーホストで,制御するエージェントホストを設定します。設定方法については,「5.2.9 マネージャーホストでの設定をする」を参照してください。[エージェントホストの設定]ダイアログボックスでは,[ホスト名]だけ設定してください。

5.4.8 JP1/Power Monitor のセットアップをする

マネージャーホストとエージェントホストそれぞれで, JP1/Power Monitor のセット アップをします。セットアップの手順をホストごとに示します。

(1) マネージャーホストの設定

マネージャーホストでは, JP1/Base Event サービスおよび JP1/PW Manager Service サービスを自動起動に設定し,ホストを再起動します。

手順を次に示します。

- Windows の [スタート] メニューから [設定] [コントロールパネル] [サービ ス] を選択する。
 [サービス] ダイアログボックスが表示されます。
- JP1/Base Event サービスの [スタートアップ]を「自動」に切り替える。 JP1/Base Control Service サービスに JP1/Base Event サービスが登録されている場

合,この作業は,必要ありません。

- JP1/PW Manager Service サービスの[スタートアップ]を「自動」に切り替える。 JP1/PW Agent Service サービスを「自動」に切り替える必要はありません。 また, JP1/PW Manager Service サービスの[サービス]ダイアログボックスで, [ログオン]の設定は,デフォルトの[システムアカウント]のまま変更しないでく ださい。また,[デスクトップとの対話をサービスに許可]オプションにチェックを 入れないでください。サービスが正常に動作しなくなるおそれがあります。
- 4. マネージャーホストを再起動する。 JP1/PW Manager Service サービスが自動的に起動します。
- (2) エージェントホストの設定

エージェントホストで, JP1/Power Monitor のセットアップをする手順を次に示します。

- 1. ホストを制御するコマンドを設定する。
- 2. 使用プログラム名と計画終了オプションを設定する。
- 3. JP1/Base Control Service サービス, JP1/Base Event サービスおよび JP1/PW Agent Service サービスを自動起動に設定する。

それぞれの手順について,次に説明します。

(a) ホストを制御するコマンドを設定する

エージェントホストで,ホストを制御するコマンドを設定します。コマンドの設定手順 を次に示します。

- バッチファイルを作成する。 バッチファイルは、「12.2.1(3) jpwshutdown コマンド」の使用例を参考に作成して ください。
- Windows の[スタート]メニューから,[プログラム] [JP1_Power Monitor] -[電源制御装置の設定]を選択する。
 [電源制御装置の設定]ダイアログボックスが表示されます。
- 制御コマンドなどの情報を設定する。
 [定義設定位置]は、任意です。また、[自ホスト電源制御コマンド]に、作成した バッチファイルをフルパス名で指定します。その他の設定内容については、「12.2.1
 [電源制御装置の設定]ダイアログボックス」を参照してください。
- (b) 使用プログラム名と計画終了オプションを設定する

エージェントホストを制御する使用プログラム名と計画終了オプションを設定します。 設定するには,次の二つの方法があります。

[環境設定]ダイアログボックスで設定する。

Windows の [スタート] メニューから , [プログラム] - [JP1_Power Monitor] - [環境設定] を選択し , [環境設定] ダイアログボックスを表示させて設定します。[環

境設定]ダイアログボックスの[使用プログラム名]では,[電源制御装置の設定]ダ イアログボックスの[制御装置種別]で設定した名称を選択してください。その他の 設定内容については,「12.2.2 [環境設定]ダイアログボックス」を参照してください。

jpwenvset コマンドを実行する。

jpwenvset コマンドについては、「16. コマンド」の「jpwenvset (Windows 限定)」を参照してください。 jpwenvset コマンドで設定した場合,設定を有効にする ためには,ホストを再起動する必要があります。

(c) JP1/Base Control Service サービス, JP1/Base Event サービスおよび JP1/PW Agent Service サービスを自動起動に設定する

エージェントホストで JP1/Base Event サービスおよび JP1/PW Agent Service サービス を自動起動に設定し,ホストを再起動します。手順を次に示します。

- Windows の [スタート] メニューから [設定] [コントロールパネル] [サービ ス] を選択する。
 [サービス] ダイアログボックスが表示されます。
- JP1/Base Control Service サービスの [スタートアップ]を「自動」に切り替える。 JP1/Base Control Service サービスの [サービス]ダイアログボックスで,[ログオン]の設定は,デフォルトの [ローカル システム アカウント]のまま変更しないでください。また,[デスクトップとの対話をサービスに許可]オプションにチェックを入れないでください。サービスが正常に動作しなくなるおそれがあります。
- JP1/Base Event サービスの [スタートアップ]を「自動」に切り替える。 JP1/Base Control Service サービスに JP1/Base Event サービスが登録されている場合,この作業は,必要ありません。 エージェントホストをクラスタシステムで運用している場合,物理ホストおよび論理 ホスト両方の JP1/Base Event サービスを起動してください。
- JP1/PW Agent Service サービスの [スタートアップ]を「自動」に切り替える。 JP1/PW Manager Service サービスを「自動」に切り替える必要はありません。 また, JP1/PW Agent Service サービスの [サービス]ダイアログボックスで,[ログ オン]の設定は,デフォルトの[ローカル システム アカウント]のまま変更しない でください。また,[デスクトップとの対話をサービスに許可]オプションにチェッ クを入れないでください。サービスが正常に動作しなくなるおそれがあります。
- 5. エージェントホストを再起動する。 JP1/PW Agent Service サービスが自動的に起動します。

(3) 注意事項

システム環境変数 TZ の値をマネージャーホストとエージェントホストで統一してく ださい。ユーザー環境変数として TZ の値を設定している場合は,システム環境変数 の値と合わせてください。 なお,マネージャーホストとエージェントホストでシステム環境変数 TZ の値が異な る場合は,エージェントホストの TZ 値で動作します。

5.4.9 資料採取ツールを準備する

ログ情報を採取するためのサンプルバッチファイルを JP1/Power Monitor で提供しま す。

サンプルバッチファイルは,マネージャーホストおよびエージェントホストでJP1/ Power Monitor をインストールしたあと,別のフォルダにコピーしてからご使用ください。

コピーの方法については、「5.1.9 資料採取ツールを準備する」を参照してください。

5.4.10 動作を確認する

次の動作について,マネージャーホストで正常に実行できるか確認してください。電源 制御装置を使わないでエージェントホストを運用する場合,電源オン,強制電源オフ, および強制再起動はできません。

- (1) エージェントホストを計画終了する
- Windows の[スタート]メニューから,[プログラム] [JP1_Power Monitor] -[リモート電源マネージャー]を選択する。
 [マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウが表示されます。
- 2. 計画終了するエージェントホストを選択する。
- [操作] [計画終了]を選択する。
 [電源オフの詳細設定]ダイアログボックスが表示されます。
- 4. [電源オフ]を選択し、[OK]ボタンをクリックする。
 ホストは、作成したバッチファイルの内容に従って再起動、シャットダウンが実行される、またはスタンバイの状態になります。

(2) エージェントホストを強制終了する

- Windows の[スタート]メニューから,[プログラム] [JP1_Power Monitor] -[リモート電源マネージャー]を選択する。 [マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウが表示されます。
- 2. 強制終了するエージェントホストを選択する。
- 3. [操作] [強制終了]を選択する。 [電源オフの詳細設定]ダイアログボックスが表示されます。
- 4. [電源オフ]を選択し,[OK]ボタンをクリックする。
 ホストは,作成したバッチファイルの内容に従って再起動,シャットダウンが実行される,またはスタンバイの状態になります。

5.5 JP1/Power Monitor のアンインストール

ここでは, Windows 版 JP1/Power Monitor をアンインストールするときの手順を示します。

アンインストールする場合は,必ずアンインストールプログラムを使用してください。 なお,JP1/Power Monitorのアンインストールを開始する前に,JP1/Baseをアンインス トールしないでください。アンインストールが正しく実行されません。アンインストー ル手順を次に示します。

- 動作中のプログラムを停止する。 JP1のプログラムおよびサービスをすべて停止させてください。JP1/Power Monitor のサービスと依存関係を設定しているサービスがある場合は,依存関係を解除してく ださい。
- アンインストールプログラムを起動する。 Administrators グループのメンバーとしてログインして,アンインストールプログラ ムを起動します。アンインストールプログラムを起動するには,Windowsの[ス タート]メニューから[設定] - [コントロールパネル] - [アプリケーションの追 加と削除] - [JP1/Power Monitor]を選択してください。

注意事項

クラスタシステムで運用している場合は, JP1/Power Monitorのアンインストール 前に,必ず JP1/Base で論理ホストを削除してください。JP1/Base での論理ホスト の削除については,「7.3.7 論理ホストの削除」を参照してください。 6

インストールとセットアッ プ(UNIX ホスト)

この章では, UNIX版 JP1/Power Monitor のインストール方法とセットアップ方法について説明します。

- 6.1 自ホストを起動・終了する場合
- 6.2 他ホストを起動・終了する場合
- 6.3 電源制御装置を使わないで自ホストを再起動・終了する場合
- 6.4 電源制御装置を使わないで他ホストを再起動・終了する場合
- 6.5 JP1/Power Monitor のアンインストール
- 6.6 Hitachi PP Installer の使い方

6.1 自ホストを起動・終了する場合

ここでは,自ホストを起動・終了する場合のUNIX版JP1/Power Monitorのインストー ル方法とセットアップ方法について説明します。電源制御装置を使わないで自ホストを 再起動・終了する場合のインストール方法とセットアップ方法については,「6.3 電源 制御装置を使わないで自ホストを再起動・終了する場合」を参照してください。

6.1.1 設定の流れ

電源制御装置を接続した自ホストを制御する場合の設定の流れを次の図に示します。


(B)

(A)

連携する プログラム

JP1/Base

(E)

図 6-1 電源制御装置を接続した自ホストを制御する場合の設定の流れ

各手順について,次に説明します。

(D)

000

6.1.2 前提ハードウェアとソフトウェアを確認する

JP1/Power Monitor を使って自ホストを起動・終了するために必要なハードウェアとソフトウェアを確認してください。

(1) 前提ソフトウェアを確認する

前提ソフトウェアとして, JP1/Power Monitor および JP1/Base が必要です。

また,ほかのプログラムと連携するためには,それぞれ次のソフトウェアが必要です。 「自ホスト以外のホスト」とは,自ホストに組み込まれている連携プログラムを制御する ホストのことです。ほかのプログラムと連携するために必要なソフトウェアを次の表に 示します。

連携するプログラム 	ソフトウェアを インストールするホスト	必要なソフトウェア
JP1/AJS2	自ホスト(JP1/AJS2 の電源 連携ジョブを実行するホスト)	JP1/BaseJP1/Power MonitorJP1/AJS2 - Agent
	自ホスト以外のホスト(JP1/ AJS2 マネージャーホスト)	JP1/BaseJP1/AJS2 - Manager
	自ホスト以外のホスト (JP1/ AJS2 - View ホスト)	• JP1/AJS2 - View
JP1/Cm2	自ホスト (JP1/Cm2のエージェント)	JP1/BaseJP1/Power MonitorJP1/Cm2/Extensible SNMP Agent
	自ホスト以外のホスト (JP1/Cm2 のマネージャー)	JP1/BaseJP1/Power MonitorJP1/Cm2/NNM
HP OpenView	自ホスト (HP OpenView のエージェン ト)	 JP1/Base JP1/Power Monitor HP OpenView Extensible SNMP Agent
	自ホスト以外のホスト (HP OpenView のマネー ジャー)	JP1/BaseJP1/Power MonitorHP OpenView NNM
JP1/NQSEXEC	自ホスト	JP1/BaseJP1/Power MonitorJP1/NQSEXEC
JP1/NPS	自ホスト	 JP1/Base JP1/Power Monitor JP1/NPS JP1/NQSEXECまたはJP1/ NQSEXEC - Print Edition

表 6-1 ほかのプログラムと連携するために必要なソフトウェア

(2) 電源制御装置を確認する

自ホストの電源を自動的にオン・オフするためには,電源を制御する電源制御装置を自 ホストに接続する必要があります。ハードウェアの構成によって,必要なソフトウェア が異なります。自ホストの電源を自動的にオン・オフする場合に必要なハードウェアと ソフトウェアを次の表に示します。なお,最新の情報は Web の「自動電源制御装置一 覧」または,前提ソフトウェア製造元へご確認ください。

表 6-2 自ホストの電源を自動的にオン・オフする場合に必要なハードウェアとソフト ウェア

電源制御装置		サポート OS		
ハードウェア	ソフトウェア	HP-UX	Solaris	AIX
次の HP 社製ホストに対応した電源制御 装置 ¹ • H9000 シリーズ • H9000V シリーズ • HP9000 シリーズ	なし		×	×
次の日立製作所製無停電電源装置のどち らか • H-07 シリーズ • H-55 シリーズ	日立製作所製 PowerMonitorH また はPowerMonitorH for Network	6		
日立製作所製無停電電源装置 • THE-07-021RM1 • THE-07-021RM2 • THE-07-030RM2 • THE-07-080RM2 • THE-07-5015RS1 • THE-07-5021RM2 • THE-07-5040RM2 • THE-07-5060RM2	日立製作所製 PowerMonitorH また はPowerMonitorH for Network	×	×	
日立製作所製無停電電源装置 HC シリー ズ	日立製作所製 PowerMonitorHC		×	×
日立製作所製無停電電源装置 ² ・VUPS-80xx ・VUPS-30xx ・VUPS-21xx	日立製作所製 PowerMonitorH また はPowerMonitorH for Network		×	×
APC 社製 Smart-UPS または Symmetra	APC 社製 PowerChute plus			×
次のジーエス・ユアサ社製無停電電源装 置のどちらか • Biros-Mini FNX シリーズ • Advantage シリーズ	ジーエス・ユアサ社製 POWERVISORv3 ³			
次の ISA 社製無停電電源装置のどれか • ISA 7030 シリーズ • ISA 7511 シリーズ • ISA 7515 シリーズ	ISA 社製 7030Utility 3		×	

電源制御装置		U	ポート OS	
ハードウェア	ソフトウェア	HP-UX	Solaris	AIX
ISA 社製無停電電源装置 MELUPS 2011N-E シリーズ	三菱製 MELUPS manager-E ³		×	
日立製作所製遠隔電源制御装置 (THE-RP-0010)	日立製作所製遠隔電源 制御装置 (THE-RP-0010) 用制 御プログラム	×	×	
AIX 標準 shutdown コマンドの -t オプション対 応機種	なし	×	×	
次の日立製作所製無停電電源制御装置の どれか ・ HT・F4990-RU21A2 ・ HT・F4990-RU21B2 ・ HT・F4990-RU30B2 ・ HT・F4990-RU80B1 ・ HT・F4990-RU80B2 ・ HT・F4990-RU15A1 ・ HT・F4990-RU21B3 ・ HT・F4990-RU40B1 ・ HT・F4990-RU60B1	日立製作所製 PowerMonitorHまた はPowerMonitorH for Network		×	×
次の山洋電気社製無停電電源制御装置の どれか • SANUPS ASE シリーズ • SANUPS ASC シリーズ • SANUPS ASD シリーズ • SANUPS AMA-W シリーズ • SANUPS AMB シリーズ • SANUPS E シリーズ • NetworkPowerManager	SAN GUARD IV Lite ⁴ および山洋電気社 製無停電電源制御装置 用電源制御プログラム			
上記以外のハードウェア ⁵	各社提供ソフトウェア	-	-	-

(凡例)

:サポートしています。

×:サポートしていません。

- : 電源制御装置によって異なります。

注 1

HP-UX 標準の power_onoff コマンドで制御できる機種に限ります。

注 2

30xx シリーズ, 21xx シリーズ, 80xx シリーズ (「xx」には,数字が入ります)が 使用できます。

注 3

制御できる電源制御装置のハードウェアについては, 各製品のメーカーにお問い合わせください。

注 4

接続構成によっては SAN GUARD IV Lite は不要です。詳細は山洋電気社にお問い 合わせください。

注 5

提供ソフトウェアがない場合は,電源制御装置を制御するコマンドを作成する必要 があります。このコマンドの作成方法については,「6.1.7 電源制御装置を制御する コマンドを作成する」を参照してください。 また,各電源制御装置のサポート OS については,提供メーカーにお問い合わせく ださい。

注 6

HP-UX(IPF)で使用する場合,制御できる電源制御装置のソフトウェアおよびハー ドウェアについては,弊社にお問い合わせください。

6.1.3 JP1/Base のインストールとセットアップをする

JP1/Base をインストールして,次の設定をします。JP1/Base のインストール方法および設定方法の詳細については,マニュアル「JP1/Base」を参照してください。

JP1/Base Event サービスを自動起動に設定する。

JP1/Base のイベントサービスのイベントサーバ設定ファイルの after-error パラ メーターには「0」を設定する。

6.1.4 JP1/Power Monitor と連携するプログラムをインス トールする

JP1/Power Monitor と連携するプログラムをインストールします。インストール方法に ついては,各プログラムのマニュアルを参照してください。

連携するプログラムごとの注意事項を次に示します。

(1) JP1/AJS2 と連携する場合の注意事項

JP1/AJS2 と連携する場合, JP1/AJS2 および JP1/Power Monitor をインストールした あと,次の作業が必要です。

jaomajs2confset コマンドを実行する。

jaomajs2confset コマンドについては、「15. コマンド」の「jaomajs2confset (UNIX 限定)」を参照してください。

(2) JP1/Cm2 または HP OpenView と連携する場合の注意事項

JP1/Cm2 または HP OpenView と連携する場合, JP1/Cm2 および JP1/Power Monitor, または HP OpenView および JP1/Power Monitor をホストにインストールしたあと, jaomovsup コマンドを実行して,環境設定をしてください。JP1/Cm2 または HP OpenView との連携については,「付録 C JP1/Cm2 または HP OpenView との連携 (UNIX ホスト限定)」を参照してください。

6.1.5 JP1/Power Monitor をインストールする

JP1/Power Monitor のインストール手順を OS ごとに説明します。JP1/Power Monitor をインストールする前に, JP1/Base および JP1/Power Monitor と連携するプログラム を停止してください。

(1) HP-UX の場合

ホストの OS が HP-UX の場合のインストール手順を次に示します。

- スーパーユーザーでログインするか,または su コマンドでユーザーをスーパーユー ザーに変更する。
- 2. ドライブに JP1/Power Monitor の提供媒体をセットする。
- Hitachi PP Installer を使ってインストールする。
 Hitachi PP Installer については、「6.6 Hitachi PP Installer の使い方」を参照して ください。
- (2) Solaris の場合
- ホストの OS が Solaris の場合のインストール手順を次に示します。
- スーパーユーザーでログインするか,または su コマンドでユーザーをスーパーユー ザーに変更する。
- 2. ドライブに JP1/Power Monitor の提供媒体をセットする。
- Hitachi PP Installer を使ってインストールする。
 Hitachi PP Installer については、「6.6 Hitachi PP Installer の使い方」を参照して ください。

(3) AIX の場合

ホストの OS が AIX の場合のインストール手順を次に示します。なお, AIX の場合, ホ ストの機種によって手順が異なります。それぞれの機種ごとに説明します。

- (a) IBM RISC システム /6000 の場合のインストール手順
- 1. スーパーユーザーでログインするか, または su コマンドでユーザーをスーパーユー

ザーに変更する。

- 2. ドライブに JP1/Power Monitor の提供媒体をセットする。
- Hitachi PP Installer を使ってインストールする。 Hitachi PP Installer については、「6.6 Hitachi PP Installer の使い方」を参照して ください。
- JP1 Version 6 または JP1 Version 6i の自動起動の設定を解除する。 JP1 Version 6 または JP1 Version 6i からバージョンアップして使用する場合で,す でに自動起動を設定している場合は,この設定を解除します。 /etc/rc.tcpipの次の行を削除します。自動起動を設定していない場合は,次の行 がないことを確認してください。

```
test -x /etc/opt/jp1base/jbs_start && /etc/opt/jp1base/jbs_start
test -x /usr/lib/jp1_aom/startup && /usr/lib/jp1_aom/startup
test -x /etc/opt/jp1ajs2/jajs_start && /etc/opt/jp1ajs2/jajs_start
test -x /usr/bin/jp1_sysbase/autostart && /usr/bin/jp1_sysbase/autostart
test -x /usr/bin/jp1_nps/autostart && /usr/bin/jp1_nps/autostart
```

5. mkitab コマンドを使用して,自動起動を設定する。

自動起動の順序が正しく設定されるように, JP1/Base を最初に,次に JP1/Power Monitor のサービスを登録し,ほかの JP1 シリーズを使用している場合は順次設定し てください。

```
# mkitab -i hntr2mon "jplbase:2:wait:/etc/opt/jplbase/jbs_start"
# mkitab -i jplbase "jplpw:2:wait:/usr/lib/jpl_aom/startup"
# mkitab -i jplbase "jplajs2:2:wait:/etc/opt/jplajs2/jajs_start"
# mkitab -i jplbase "jplajs2:2:wait:/usr/bin/jpl_sysbase/
autostart"
# mkitab -i jplbase "jplnps:2:wait:/usr/bin/jpl_nps/autostart"
```

6. lsitab コマンドを使用して,設定内容を確認する。

コマンドの実行例を次に示します。

lsitab -a ID1/D....トロナ後スに ID1/D.....N......の行

```
JP1/Base よりも後ろに JP1/Power Monitor の行があることが必要です。
```

```
<出力例>
init:2:initdefault:
brc::sysinit:/sbin/rc.boot 3 >/dev/console 2>&1 # Phase 3 of system boot
...
hntr2mon:2:once:/opt/hitachi/HNTRLib2/etc/D002start
jp1base:2:wait:/etc/opt/jp1base/jbs_start
jp1pw:2:wait:/usr/lib/jp1_aom/startup
jp1cons:2:wait:/etc/opt/jp1ajs2/jajs_start
jp1ajs2:2:wait:/etc/opt/jp1ajs2/jajs_start
jp1ngsexec:2:wait:/usr/bin/jp1_sysbase/autostart
jp1nps:2:wait:/usr/bin/jp1_nps/autostart
```

 /etc/rc.shutdown ファイルをエディターで開き,次の行を追加する。 すでにこの行が記述されている場合,追加は不要です。JP1/Base は JP1/Power Monitorの後ろに,ほかの JP1 シリーズを使用している場合は JP1/Power Monitor の前に記述を追加してください。

test -x /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop && /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop test -x /etc/opt/jp1cons/jco_stop && /etc/opt/jp1cons/jco_stop test -x /usr/lib/jp1_aom/stop && /usr/lib/jp1_aom/stop test -x /etc/opt/jp1base/jbs_stop && /etc/opt/jp1base/jbs_stop exit 0

このスクリプトが異常終了すると,OSのシャットダウン処理が中断されます。スク リプトが正常終了するように,最終行に「exit 0」と記述してください。 JP1 Version 6 または JP1 Version 6 iの設定で,自動停止処理を /usr/sbin/ shutdown または /etc/shutdown に記述している場合は,/etc/rc.shutdown に 変更してください。

- (b) IBM-SP2 または SR4300 の場合のインストール手順
- 1. コントロールワークステーションのドライブに JP1/Power Monitor の提供媒体をセットする。
- 各クラスタノードで,コントロールワークステーションの CD-ROM 媒体のマウント パスへ,NFS マウントする。
- 各クラスタノードで, Hitachi PP Installer を使ってインストールする。
 Hitachi PP Installer については,「6.6 Hitachi PP Installer の使い方」を参照して ください。
- JP1 Version 6 または JP1 Version 6i の自動起動の設定を解除する。 JP1 Version 6 または JP1 Version 6i からバージョンアップして使用する場合で,す でに自動起動を設定している場合は,この設定を解除します。 /etc/rc.tcpipの次の行を削除します。自動起動を設定していない場合は,次の行 がないことを確認してください。

test -x /etc/opt/jp1base/jbs_start && /etc/opt/jp1base/jbs_start test -x /usr/lib/jp1_aom/startup && /usr/lib/jp1_aom/startup test -x /etc/opt/jp1ajs2/jajs_start && /etc/opt/jp1ajs2/jajs_start test -x /usr/bin/jp1_sysbase/autostart && /usr/bin/jp1_sysbase/autostart test -x /usr/bin/jp1_nps/autostart && /usr/bin/jp1_nps/autostart

 mkitab コマンドを使用して,自動起動を設定する。 自動起動の順序が正しく設定されるように,JP1/Base を最初に,次にJP1/Power Monitorのサービスを登録し,ほかのJP1シリーズを使用している場合は順次設定し てください。 # mkitab -i hntr2mon "jplbase:2:wait:/etc/opt/jplbase/jbs_start"
mkitab -i jplbase "jplpw:2:wait:/usr/lib/jpl_aom/startup"
mkitab -i jplbase "jplajs2:2:wait:/etc/opt/jplajs2/jajs_start"
mkitab -i jplbase "jplagexec:2:wait:/usr/bin/jpl_sysbase/
autostart"
mkitab -i jplbase "jplnps:2:wait:/usr/bin/jpl_nps/autostart"

6. lsitab コマンドを使用して,設定内容を確認する。

コマンドの実行例を次に示します。

lsitab -a JP1/Base よりも後ろに JP1/Power Monitor の行があることが必要です。

```
<出力例>
init:2:initdefault:
brc::sysinit:/sbin/rc.boot 3 >/dev/console 2>&1 # Phase 3 of system boot
:
hntr2mon:2:once:/opt/hitachi/HNTRLib2/etc/D002start
jplbase:2:wait:/etc/opt/jplbase/jbs_start
jplpw:2:wait:/usr/lib/jp1_aom/startup
jplcons:2:wait:/etc/opt/jplcons/jco_start
jplajs2:2:wait:/etc/opt/jplajs2/jajs_start
jplngsexec:2:wait:/usr/bin/jp1_sysbase/autostart
jplnps:2:wait:/usr/bin/jp1_nps/autostart
```

 /etc/rc.shutdown ファイルをエディターで開き,次の行を追加する。 すでにこの行が記述されている場合,追加は不要です。JP1/Base は JP1/Power Monitor の後ろに,ほかの JP1 シリーズを使用している場合は JP1/Power Monitor の前に記述を追加してください。

```
test -x /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop && /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop
test -x /etc/opt/jp1cons/jco_stop && /etc/opt/jp1cons/jco_stop
test -x /usr/lib/jp1_aom/stop && /usr/lib/jp1_aom/stop
test -x /etc/opt/jp1base/jbs_stop && /etc/opt/jp1base/jbs_stop
exit 0
```

このスクリプトが異常終了すると,OSのシャットダウン処理が中断されます。スク リプトが正常終了するように,最終行に「exit 0」を記述してください。 JP1 Version 6 または JP1 Version 6 iの設定で,自動停止処理を /usr/sbin/ shutdown または /etc/shutdown に記述している場合は,/etc/rc.shutdown に 変更してください。

6.1.6 電源制御装置を設定する

UNIXの自ホストの電源をオン・オフする場合,ホストに電源制御装置を設定します。 電源制御装置の設定方法を機種ごとに説明します。 (1) HP 社製 H9000 シリーズ, H9000V シリーズ, および HP9000 シ リーズに対応している電源制御装置の設定

HP 社製 H9000 シリーズ, H9000V シリーズ, および HP9000 シリーズのホストに対応 している電源制御装置の設定手順および注意事項について次に説明します。

(a) 設定手順

- H9000 シリーズ, H9000V シリーズ, および HP9000 シリーズに対応した無停電電源 装置をホストに接続する。 接続方法については, 製品のマニュアルを参照してください。
- ホストおよび無停電電源装置の環境設定をする。
 電源をオン・オフする HP-UX の power_onoff コマンドが使えるように, 無停電電 源装置モニターデーモンを起動するなどの環境設定をします。環境設定の詳細につい ては, 各ハードウェアのマニュアルおよび HP-UX のマニュアルを参照してください。
- 電源制御装置を制御するコマンドのサンプルファイルを,/usr/lib/jp1_aom/ディレクトリの下にコピーする。 次のファイルをコピーしてください。
 - /usr/lib/jp1_aom/sample/pwon_com.model
 - /usr/lib/jp1_aom/sample/pwread_com.model
 - /usr/lib/jp1_aom/sample/alt_shutdown.model
- コピーしたファイルのファイル名から「.model」を削除する。
 これで、各ファイルの設定が有効になります。
 電源制御装置を制御するコマンドについては、「6.1.7 電源制御装置を制御するコマンドについては、「5.1.7 電源制御装置を制御するコマンドを作成する」を参照してください。
- (b) 注意事項

power_onoff コマンドがないか,または実行権限がない場合は,shutdown コマンドは実行されますが電源オフはできません。

power_onoff コマンドでホストの電源をオフにする場合,alt_shutdown コマンド の引数として渡された猶予時間は無効になります。シャットダウンまでの猶予時間は, 無停電電源装置モニターデーモンの構成定義ファイル(ups_conf)の shutdown_delay_mins パラメーターに指定します。猶予時間には,シャットダウ ンに掛かる時間よりも長い時間を設定してください。

JP1/Power Monitor で提供されているサンプルファイルは,HP-UX 標準の power_onoff コマンドの汎用的な使い方で作成されています。ただし,使用する無 停電電源装置によって機能が制限される場合があります。サンプルファイルは,実際 の動作を確認してから使ってください。

(2)日立製作所製の無停電電源装置をホストに接続する場合の設定

日立製作所製の無停電電源装置を使ってホストを自動的に起動・終了する場合の設定手

順および注意事項について次に説明します。

- (a) 設定手順
- 無停電電源装置をホストに接続する。
 接続方法については、製品のマニュアルを参照してください。
- 2. PowerMonitorH, PowerMonitorHC または PowerMonitorH for Network をインストール する。
- 3. ホストを再起動する。
- PowerMonitorH, PowerMonitorHC または PowerMonitorH for Network のデーモンが正常に動作していることを確認する。
- 5. PowerMonitorH, PowerMonitorHC または PowerMonitorH for Network が提供している シェルスクリプト JP1INST を実行する。
- 6. /usr/lib/jp1_aom/ ディレクトリの下に次のファイルがコピーされていることを確認する。
 - pwon_com
 - pwread_com
 - alt_shutdown

これらの手順の詳細については,製品のマニュアルを参照してください。これらの手順 を実行することで,JP1/Power Monitor によってホストを自動的に起動・終了できるよ うになります。

(b) 注意事項

PowerMonitorH, PowerMonitorHC, または PowerMonitorH for Network をインス トールしたディレクトリパスと, alt_shutdown の環境変数 PATH に記述された ディレクトリパスが合っているかどうか確認してください。

JP1/Power Monitor に設定した情報のうち,次の情報は PowerMonitorH, PowerMonitorHC, または PowerMonitorH for Network に引き継がれません。JP1/ Power Monitor の設定を参考にして PowerMonitorH, PowerMonitorHC, または PowerMonitorH for Network で設定してください。

処理	JP1/Power Monitor の定義	PowerMonitorH, PowerMonitorHC,および PowerMonitorH for Networkの 定義
強制終了までの猶予時間の 設定	強制終了猶予時間 (構成定義ファイルの shutdown_time パラメーター)	シャットダウン遅延時間 (forshutdown)

PowerMonitorH, PowerMonitorHC, または PowerMonitorH for Network で設定す る次の項目が, JP1/Power Monitor で設定する次回電源投入猶予時間 (power_on_idle_time パラメーター)に影響を与えます。PowerMonitorH, PowerMonitorHC, または PowerMonitorH for Network の設定を参照して, JP1/ Power Monitor の定義を見直してください。

- シャットダウン遅延時間 (forshutdown)
- 終了遅延時間 (putofftime)
- 自動停止時間 (autodowntime)

power_on_idle_time パラメーターには,次の値より長い時間を設定することをお 勧めします。

forshutdown + putofftime + autodowntime + 60(単位:秒)

無停電電源装置を停止する場合は, PowerMonitorH, PowerMonitorHC, または PowerMonitorH for Networkのネットワーク機能がインストールされている必要があ ります。詳細は製品のマニュアルを参照してください。

無停電電源装置の機種によって必要となるソフトウェアは異なります。「表 6-2 自ホ ストの電源を自動的にオン・オフする場合に必要なハードウェアとソフトウェア」を 参照してください。

(3) APC 社製の Smart-UPS または Symmetra をホストに接続する場合の設定

APC 社製の Smart-UPS または Symmetra を使ってホストを自動的に起動・終了する場合の設定手順および注意事項について次に説明します。

(a)設定手順

- Smart-UPS または Symmetra をホストに接続する。 接続方法については,製品のマニュアルを参照してください。
- 2. 電源制御装置を制御するコマンドのサンプルファイルを,/usr/lib/jp1_aom/ディレクトリの下にコピーする。

次のファイルをコピーしてください。

- /usr/lib/jp1_aom/sample/pwon_com.model
- /usr/lib/jp1_aom/sample/pwread_com.model
- /usr/lib/jp1_aom/sample/alt_shutdown.apc.model
- /usr/lib/jp1_aom/sample/apc_start_reset
- 3. コピーしたファイルのファイル名を変更する。

ファイル名から「.model」または「.apc.model」を削除して,次の名称に変更します。

- pwon_com
- pwread_com
- alt_shutdown

なお, apc_start_reset ファイルは名称を変更しません。

これで,各ファイルの設定が有効になります。

電源制御装置を制御するコマンドについては,「6.1.7 電源制御装置を制御するコマ ンドを作成する」を参照してください。

4. PowerChute plus の環境設定をする。

次のような設定をする必要があります。

環境変数 TZ の設定

PowerChute plus の upsd デーモンを起動するときの環境変数 TZ の値を, JP1/ Power Monitor を起動するときの環境変数 TZ の値に合わせます。PowerChute plus の upsd デーモンを起動するときの環境変数 TZ の変更方法については,製品のマ ニュアルを参照してください。

 PowerChute plus のスケジュール運転の無効化 JP1/Power Monitor のスケジュール運転と PowerChute plus のスケジュール運転 は共存できません。JP1/Power Monitor のスケジュール運転を有効にするために は、PowerChute plus のスケジュール運転を無効にする必要があります。
 PowerChute plus の[Schedule Server Shutdown]ダイアログボックスの Daily Shutdown パラメーターおよび Weekly Shutdown パラメーターをどちらも「No」 (未チェック)にすると、PowerChute plus のスケジュール運転が無効になります。

シャットダウンまでの猶予時間の設定
PowerChute plus の [Schedule Server Shutdown]ダイアログボックスの
ShutdownDelay パラメーターに,シャットダウンまでの猶予時間を指定します。
PowerChute plus と連携する場合,JP1/Power Monitor の構成定義ファイルの強制
終了までの猶予時間(shutdown_time パラメーターの値)は無効になり,
PowerChute plus の ShutdownDelay パラメーターに指定された値が有効になり
ます。

時刻の調整(HP-UXの場合)

HP-UX の場合, PowerChute plus の時刻とシステムの時刻が合っていることを確認する必要があります。双方の時刻が合っていない場合, JP1/Power Monitor のスケジュール機能は正しく動作しません。

PowerChute plus の時刻の調整方法については,製品のマニュアルを参照してください。

その他の設定

必要に応じて,無停電電源装置に対する電源監視などを PowerChute plus に設定します。スケジュール以外の設定は,PowerChute plus の設定が有効になります。その他の設定方法については,製品のマニュアルを参照してください。

注意

PowerChute plus のための定義をしたあとは, PowerChute plus 内のスケジュー ルの設定をしないでください。

5. PowerChute plus がインストールされているディレクトリが /usr/lib/powerchute/ でな い場合は, alt_shutdown コマンドおよび apc_start_reset コマンドをエディターで編 集する。 alt_shutdown コマンドおよび apc_start_reset コマンドの中の変数 PC_PATH に設定されているディレクトリを, PowerChute plus がインストールされているディ レクトリに変更します。

- PowerChute plus 実行プログラム upsd の自動起動を停止する。
 停止の方法については,製品のマニュアルを参照してください。
- 自動運転ユーザーコマンドの自動運転開始時コマンドに, apc_start_reset コマンドを 追加する。
 自動運転ユーザーコマンドについては,「6.1.10 自動運転ユーザーコマンドを作成す る」を参照してください。
- 8. 無停電電源装置の設定(無停電電源装置切断の猶予時間:upsturnofftime)およ び JP1/Power Monitor の処理猶予時間を考慮して, JP1/Power Monitor の構成定義 ファイルで次回電源投入余裕時間(power_on_idle_time パラメーターの値)を設 定する。 次回電源投入余裕時間は,次の式によって算出します。

次回電源投入余裕時間 = 180 秒 + PowerChute plus のシャットダウン完了までの時 間

注

PowerChute plus のシャットダウン完了までの時間は,次の式で求められます。こ の式で求めた時間よりも長い時間を設定してください。なお,upsturnofftime お よび upsshutdowndelay は, PowerChute plus で設定するパラメーターです(単 位:秒)。

upsturnofftime(またはupsshutdowndelay)の設定値+ユーザーコマンド監 視時間+PowerChute plusの処理時間

- (b) 注意事項
- APC 社製の無停電電源装置を使う場合の注意事項を次に示します。

APC 社製の無停電電源装置との連携では, JP1/Power Monitor に定義されているスケ ジュール時刻の約2分後に実際のシャットダウン処理が始まります。

JP1/Power Monitor によるスケジュール運転中,一時的に PowerChute plus の設定が 利用されます。これは正常な動作です。

PowerChute plus のイベントアクション機能(APC 社の機能)を使用すると,メッ セージ出力の影響で Motif の画面が壊れることがあります。この機能の設定解除は, PowerChute plus のイベントアクション機能の設定でできます。設定解除の方法につ いては,製品のマニュアルを参照してください。

(4) ジーエス・ユアサ社製の無停電電源装置をホストに接続する場合の 設定

ジーエス・ユアサ社製の無停電電源装置を使ってホストを自動的に起動・終了する場合の設定手順および注意事項について次に説明します。これらの手順の詳細については,

POWERVISORv3のユーザーズガイドを参照してください。

(a) 設定手順

- 無停電電源装置をホストに接続する。
 接続方法については,製品のマニュアルを参照してください。
- 2. POWERVISORv3 をホストにインストールする。
- 3. ホストを再起動する。
- 4. POWERVISORv3のデーモンが正常に動作していることを確認する。
- 5. POWERVISORv3 が提供しているシェルスクリプト JP1INST を実行する。
- 6. /usr/lib/jp1_aom/ ディレクトリの下に次のファイルがコピーされていることを確認する。
 - pwon_com
 - pwread_com
 - alt_shutdown
- (b) 注意事項

POWERVISORv3 をインストールしたディレクトリパスと, alt_shutdown の環境 変数 PATH に記述されたディレクトリパスが合っているかどうか確認してください。

JP1/Power Monitor に設定した情報のうち,次の情報は POWERVISORv3 に引き継 がれません。JP1/Power Monitor の設定を参考にして POWERVISORv3 で設定して ください。

処理	JP1/Power Monitor の定義	POWERVISORv3 の定義
強制終了までの猶予時間の 設定	強制終了猶予時間 (構成定義ファイルの shutdown_time パラメーター)	シャットダウン遅延時間 (forshutdown)

POWERVISORv3 で設定する次の項目が, JP1/Power Monitor で設定する次回電源投入猶予時間(構成定義ファイルの power_on_idle_time パラメーター)に影響を与 えます。POWERVISORv3 の設定を参照して, JP1/Power Monitor の定義を見直して ください。

- シャットダウン遅延時間 (forshutdown)
- 終了遅延時間 (putofftime)
- 自動停止時間 (autodowntime)

power_on_idle_time パラメーターには,次の値より長い時間を設定することをお 勧めします(単位:秒)。

forshutdown + putofftime + autodowntime + 60

無停電電源装置を停止する場合は, POWERVISORv 3のネットワーク機能がインス

トールされている必要があります。詳細は製品のマニュアルを参照してください。

(5) ISA 社製の無停電電源装置をホストに接続する場合の設定

ISA 社製の無停電電源装置を使ってホストを自動的に起動・終了する場合の設定手順および注意事項について次に説明します。これらの手順の詳細については,7030Utility または MELUPS manager-E のユーザーズガイドを参照してください。

(a) 設定手順

- 無停電電源装置をホストに接続する。
 接続方法については,製品のマニュアルを参照してください。
- 2. 7030Utility または MELUPS manager-E をホストにインストールする。
- 3. /usr/lib/jp1_aom/ ディレクトリの下に次のファイルがコピーされていることを確認する。
 - pwon_com
 - pwread_com
 - alt_shutdown

(b) 注意事項

JP1/Power Monitor に設定した情報のうち,次の情報は7030Utility または MELUPS manager-E に引き継がれません。JP1/Power Monitor の設定を参考にして 7030Utility または MELUPS manager-E で設定してください。

処理	JP1/Power Monitor の定義	7030Utility または MELUPS manager-E の定義
強制終了までの猶予時間の 設定	強制終了猶予時間 (構成定義ファイルの shutdown_time パラメーター)	シャットダウン 遅延時間 (forshutdown)

7030Utility または MELUPS manager-E で設定するシャットダウン開始から電源オ フまでの時間が, JP1/Power Monitor で設定する次回電源投入余裕時間(構成定義 ファイルの power_on_idle_time パラメーター)に影響を与えます。7030Utility または MELUPS manager-E の設定を参照して, JP1/Power Monitor の定義を見直し てください。

power_on_idle_time パラメーターには,次の値より長い時間を設定することをお勧めします(単位:秒)。

シャットダウン開始から電源オフまでの時間+120

(6)日立製作所製遠隔電源制御装置(THE-RP-0010)をホストに接続す る場合の設定

日立製作所製遠隔電源制御装置を使ってホストを自動的に起動・終了する場合の設定手

順および注意事項について次に説明します。

(a) 設定手順

- 無停電電源装置をホストに接続する。
 接続方法および環境設定方法については,遠隔電源制御装置マニュアルを参照してください。
 接続完了後,正常に装置が制御できるかどうか確認してください。
- 遠隔電源制御装置制御プログラム (pwon_com, pwread_com, alt_shutdown) を /usr/ lib/jp1_aom/ ディレクトリの下にコピーする 遠隔電源制御装置制御プログラムについては, 遠隔電源制御装置購入元にお問い合わ せください。
- /usr/lib/jp1_aom/ディレクトリの下に次のファイルがコピーされていることを確認し、 実行権限を設定する
 - pwon_com
 - pwread_com
 - alt_shutdown

これらの手順の詳細については,製品のマニュアルを参照してください。これらの手順 を実行することで,JP1/Power Monitor によってホストを自動的に起動・終了できるよ うになります。

(b) 注意事項

遠隔電源制御装置を制御するコマンドファイル(alt_shutdown ファイル)は, JP1/ Power Monitor から次回電源投入時間として 9,999分(6日 22 時間 39分)を超える 値が渡された場合,遠隔電源制御装置の次回電源投入時間に 9,999分(6日 22 時間 39分)を設定します。次回電源投入時間を 9,999分(6日 22 時間 39分)以上に指定 したい場合は,コマンドファイル内の次回電源投入時間の上限値をテキストエディ ターなどで変更する必要があります。変更する場合,設定できる最大値は 99,999分 (69日 10 時間 39分)です。詳細は,遠隔電源制御装置のマニュアルを参照してくだ さい。

JP1/Power Monitor に設定した情報のうち, JP1/Power Monitor の構成定義ファイル に指定するパラメーター「shutdown_time 強制終了猶予時間」の内容は, 遠隔電源 制御装置に引き継がれます。ただし, 遠隔電源制御装置は「分」単位で切り上げて処 理します。例えば,強制終了猶予時間を 30 秒と指定した場合,遠隔電源制御装置は 強制終了猶予時間を「1分」へ切り上げて処理します。構成定義ファイルについての 詳細は「14.2.1 構成定義ファイル」を参照してください。

JP1/Power Monitor に設定した情報のうち, JP1/Power Monitor の構成定義ファイル に指定するパラメーター「power_on_idle_time 次回電源投入余裕時間」の内容は, JP1/Power Monitor での自動運転に影響を与えます。遠隔電源制御装置の製品仕様を 参照して, JP1/Power Monitor の定義を見直してください。推奨する値は 900 秒(15 分)です。構成定義ファイルについての詳細は「14.2.1構成定義ファイル」を参照してください。

(7) AIX 標準の shutdown コマンドのシステムの再始動(-t)に対応して いるホストの設定

AIX 標準 shutdown コマンドの -t オプションに対応しているホストを JP1/Power Monitor で自動的に起動・終了する場合に必要な設定手順および注意事項について次に 説明します。

(a) 設定手順

ホストの電源を制御するコマンドのサンプルファイルを,/usr/lib/jp1_aom/ディレ クトリの下にコピーする。

- 1. 次のファイルをコピーしてください。
 - /usr/lib/jp1_aom/sample/pwon_com.model
 - /usr/lib/jp1_aom/sample/pwread_com.model
 - /usr/lib/jp1_aom/sample/alt_shutdown.model
- コピーしたファイルのファイル名から「.model」を削除する。
 これで,各ファイルの設定が有効になります。
 ホストの電源を制御するコマンドについては、「6.1.7 電源制御装置を制御するコマンドを作成する」を参照してください。
- (b) 注意事項

使用するホストによってシステムの再始動(-t)機能が制限される場合があります。シス テムの再始動(-t)機能に対応していないホストでは,正常に動作しません。詳細は製品 のマニュアルを参照してください。

(8)山洋電気社製の無停電電源制御装置をホストに接続する場合の設定

山洋電気社製の無停電電源制御装置を使ってホストを自動的に起動・終了する場合の設 定手順および注意事項について次に説明します。

- (a) 設定手順
- 無停電電源装置をホストに接続する。
 接続方法および環境設定方法については、電源制御装置のマニュアルを参照してください。
- SAN GUARD IV Lite を必要に応じてシステムにインストールし,環境設定をする。 接続構成によっては SAN GUARD IV Lite は不要です。詳細は山洋電気社にお問い合 わせください。
- 山洋電気社が提供している電源制御コマンドをインストールする
 次の電源制御コマンドを /usr/lib/jp1 aom/ ディレクトリの下にコピーする。

- 電源制御コマンド(sgctlcmd)
- alt_shutdown サンプルコマンドを,ファイル名 alt_shutdown でコピーする
- pwon_com サンプルコマンドを,ファイル名 pwon_com でコピーする
- pwread_com サンプルコマンドを,ファイル名 pwread_com でコピーする

2. 電源制御装置に応じて,/usr/lib/jp1_aom/alt_shutdown をエディターで編集する。 編集する必要がある情報は,山洋電気社のマニュアルを参照してください。 これらの手順の詳細については,電源制御装置のマニュアル,SAN GURAD IV Lite のマニュアル,または電源制御コマンドのマニュアルを参照してください。

- (b) 注意事項
- SAN GUARD IV Lite を電源制御装置とシリアル接続する場合は、電源制御装置側で「ネットワーク環境を使用する」設定にしてください。詳細は山洋電気社のマニュアルを参照してください。
- JP1/Power Monitor で指定した強制終了猶予時間は電源制御装置に引き継がれません。電源制御装置側の設定が有効になるため,強制終了猶予時間は電源制御装置側で設定しておいてください。
- JP1/Power Monitor から運用する場合, 誤動作の原因となるため, SAN GUARD IV Lite および電源制御装置側のスケジュール機能を使用しないでください。
- (9) それ以外の電源制御装置の設定

上記以外の電源制御装置の設定方法については,各製品のマニュアルを参照してくださ い。電源制御装置を制御するコマンドについては,「6.1.7 電源制御装置を制御するコマ ンドを作成する」を参照してください。電源制御装置を設定したあと,正常に制御でき るかどうか,動作を確認してください。

6.1.7 電源制御装置を制御するコマンドを作成する

提供ソフトウェアがない電源制御装置を使う場合,JP1/Power Monitor で電源制御装置 を制御するコマンドを作成する必要があります。これらのコマンドを作成することに よって,JP1/Power Monitor で電源制御装置にホストの電源をオン・オフする時刻を設 定したり,設定した時刻を参照したりできるようになります。

電源制御装置を制御するコマンドを次に示します。

pwon_com コマンド

pwread_com コマンド

alt_shutdown コマンド

また,APC 社製の無停電電源装置を使う場合は,これらのコマンドのほかに, apc_start_reset コマンドが必要です。

JP1/Power Monitor には,これらのコマンドのサンプルファイルが格納されています。 これらのサンプルファイルを /usr/lib/jp1_aom/ ディレクトリの下にコピーして使っ てください。サンプルファイルを次の表に示します。

表 6-3 電源制御装置を制御するコマンドのサンプルファイル

コマンド	サンプルファイル
pwon_com コマンド	/usr/lib/jpl_aom/sample/pwon_com.model
pwread_com コマンド	/usr/lib/jpl_aom/sample/pwread_com.model
alt_shutdown コマンド	APC 社製の無停電電源装置の場合 /usr/lib/jpl_aom/sample/alt_shutdown.apc.model H9000 シリーズ,H9000V シリーズ,およびHP9000 シリーズに対応 している電源制御装置の場合,またはAIX 標準 shutdown コマンドの -t オプションに対応している機種の場合 /usr/lib/jpl_aom/sample/alt_shutdown.model
apc_start_reset コマンド	/usr/lib/jp1_aom/sample/apc_start_reset

JP1/Power Monitor で提供しているサンプルファイル以外に,電源制御装置を制御する ソフトウェアの中には,コマンドを提供している場合があります。これらのコマンドに ついては,各製品のマニュアルを参照してください。

(1) 電源制御装置の種類

電源制御装置には,次の2種類があります。

次回電源投入時刻を随時設定できる電源制御装置

次回電源投入時刻をホスト終了時に設定できる電源制御装置

それぞれコマンドの処理が異なります。処理の違いを説明します。

(a) 次回電源投入時刻を随時設定できる電源制御装置

次回電源投入時刻を随時設定する電源制御装置の場合,次のコマンドを作成する必要が あります。

pwon_com コマンド

pwread_com コマンド

次回電源投入時刻を随時設定できる電源制御装置の場合のコマンドの処理を次の図に示します。次のような処理ができるようにコマンドを作成してください。



図 6-2 次回電源投入時刻を随時設定できる電源制御装置の場合のコマンドの処理

(1) pwon_comコマンドで、次回電源投入時刻を電源制御装置に設定する。

(2) pwread_comコマンドで、次回電源投入時刻を電源制御装置から参照する。

(3) JP1/Power Monitorから直接shutdownコマンドでホストを終了する。

(b) 次回電源投入時刻をホスト終了時に設定できる電源制御装置

次回電源投入時刻をホスト終了時に設定できる電源制御装置(3500シリーズに内蔵され た電源制御装置以外)の場合,次のコマンドを作成する必要があります。

pwon_com コマンド

pwread_com コマンド

alt_shutdown コマンド

次回電源投入時刻をホスト終了時に設定できる電源制御装置の場合のコマンドの処理を 次の図に示します。次のような処理ができるようにコマンドを作成してください。

図 6-3 次回電源投入時刻をホスト終了時に設定できる電源制御装置の場合のコマンドの 処理



- (1) pwon_comコマンドで、次回電源投入時刻を任意のファイルに設定する。
- (2) pwread_comコマンドで、次回電源投入時刻を任意のファイルから参照する。
- (3) alt_shutdownコマンドで、次回電源投入時刻を任意のファイルから読み込む。
- (4) 次回電源投入時刻を電源制御装置に設定する。

(5) alt_shutdownコマンドに設定されたshutdownコマンドで、ホストを終了する。

(2) 電源制御装置を制御するコマンド

電源制御装置を制御するコマンドについて次の仕様で作成してください。

(a) pwon_com コマンド

形式

pwon_com [次回電源投入時刻|none]

機能

次回電源投入時刻を設定します。

次回電源投入時刻を随時設定できる電源制御装置の場合,次回電源投入時刻を電源 制御装置に設定します。

次回電源投入時刻をホスト終了時に設定できる電源制御装置の場合,次回電源投入 時刻を任意のファイルに設定します。

格納先ディレクトリ

/usr/lib/jp1_aom/pwon_com

引数

次回電源投入時刻

環境変数 TZ に従ったローカル時間で, mm/dd.HH:MM の形式で設定します。 設定した時刻に電源制御装置の電源がオンになります。すでに時刻の設定があ る場合は,その設定は解除し,設定されている時刻は常に一つにしてください。

none

電源制御装置に設定されている次回電源投入時刻を解除します。

注意事項

- このコマンドは、実行してから10秒以内に終了させてください。終了しない場合は、実行を強制的に打ち切り、設定に失敗したものとみなされます。
- JP1/Power Monitor は、このコマンドを JP1/Power Monitor デーモンの起動時、 jaomchang コマンドの実行時、およびホスト稼働中の次回電源投入時刻到達時を 契機に呼び出します。したがって、コマンドは何度も繰り返して呼び出されても 不都合のないように作成してください。

戻り値

0(正常終了)	次回電源投入時刻の設定に成功しました。
0以外	次回電源投入時刻の設定に失敗しました。

使用例

次回電源投入時刻を2月28日の午前8時に設定します。

/usr/lib/jp1_aom/pwon_com 02/28.08:00

(b) pwread_com コマンド

形式

pwread_com

機能

次回電源投入時刻を随時設定できる電源制御装置の場合

JP1/Power Monitor でこのコマンドを実行すると,電源制御装置に設定されて いる次回電源投入時刻を読み出します。このコマンドは,jaomshowi コマンド の実行時に呼び出され,jaomshowi コマンドの出力結果に次回電源投入時刻を 出力します。

次回電源投入時刻をホスト終了時にだけ設定できる電源制御装置の場合

JP1/Power Monitor でこのコマンドを実行すると,任意のファイルに設定され ている次回電源投入時刻を読み出します。このコマンドは,jaomshowi コマン ドの実行時に呼び出され,jaomshowi コマンドの出力結果に次回電源投入時刻 を出力します。

格納先ディレクトリ

/usr/lib/jp1_aom/pwread_com

戻り値

0(正常終了)	次回電源投入時刻の読み出しに成功しました。
0 以外	次回電源投入時刻の読み出しに失敗しました。

注意事項

- 外付け電源制御装置に設定されている次回電源投入時刻を読み出し,time_t形式 (GMT1970年1月1日00:00:00からの通算秒数)に従った10進数で,標準 出力ファイルに出力するようにコマンドを作成してください。時刻が設定されて いない場合は、「0」を出力してください。
- 次回電源投入時刻を随時設定できる電源制御装置の場合,電源制御装置に時刻の 読み出し機能がなくても,このコマンドは必ず作成してください。その場合, pwon_comコマンドで設定した時刻をディスクファイルに退避し,このコマンド で退避したファイルから時刻を読み出すなどの手段をとってください。
- このコマンドは,起動されてから10秒以内に終了させてください。終了しない場合は,実行を強制的に打ち切り,読み出しに失敗したものとみなします。
- コマンドの設定の成否は, 戻り値で示すように作成してください。

(c) alt_shutdown コマンド

形式

alt_shutdown

機能

次回電源投入時刻を任意のファイルから参照し,その時刻を電源制御装置に設定し てホストを終了させます。

ホスト終了時にしか次回電源投入時刻を設定できないタイプの電源制御装置を使用 する場合など,標準のシステム終了コマンド以外の方法でシステムを終了したい場 合は,このコマンドを作成してください。

格納先ディレクトリ

/usr/lib/jp1_aom/alt_shutdown

引数

引数を OS ごとに次の表に示します。JP1/Power Monitor は,このコマンドがある 場合,標準のシステム終了コマンドの代わりにこのコマンドを引数で呼び出すこと でホストの終了を alt_shutdown コマンドに依頼します。

OS	 終了後の処理(jaomchang コマンドの引数)		
	停止 / 電源切断 (-by)	再起動(-br)	シングルユーザー (-bn)
HP-UX	-h -y 猶予時間	-r -y 猶予時間	-y 猶予時間
Solaris	-i0 -y -g 猶予時間	-i6 -y -g 猶予時間	-is -y -g 猶予時間
AIX	-h + 猶予時間	-r + 猶予時間	-m + 猶予時間

注意事項

- このインターフェースを使用して次回電源投入時刻を設定するには,pwon_com コマンドで次回電源投入時刻をディスクファイルなどに記憶し,alt_shutdown コマンドで時刻を読み出して実際の設定およびホスト終了などの処理をしてくだ さい。
- ホストの電源をオフにするには、ホストの終了処理が確実に完了するのに十分な
 時間が経過してから電源をオフにするように、電源制御装置で設定してください。
- このコマンドを起動したら必ずホストを終了してください。ホストを終了しないでコマンドを終了した場合,自動運転を続けるには,JP1/Power Monitorの終了と再起動が必要になります。

6.1.8 環境変数を設定する

環境変数 PATH および環境変数 LANG を設定します。それぞれの環境変数の設定方法に ついて説明します。

(1) 環境変数 PATH

JP1/Power Monitor のコマンドを使用するために,環境変数 PATH を次のように設定します。

PATH=\$PATH:/usr/bin/jp1_aom export PATH

(2)環境変数 LANG

環境変数 LANG を設定します。ウィンドウに表示される文字やウィンドウから入力する 文字の言語も,この環境変数 LANG によって決まります。EUC コードを使用する場合, 日本語の仮名文字は半角でも2バイトになります。 設定できる値は,OSごとに異なります。設定できる値をOSごとに次の表に示します。

OS	言語種別(コード)	環境変数 LANG の値
HP-UX	日本語(シフト JIS)および 英語(ASCII)	ja_JP.SJIS
	日本語(EUC)および英語(ASCII)	ja_JP.eucJP
	英語(ASCII)	С
Solaris	日本語(シフト JIS) および 英語(ASCII)	ja_JP.PCK
	日本語(EUC)および英語(ASCII)	ja または japanese
	英語(ASCII)	С
AIX	日本語(シフト JIS)および 英語(ASCII)	Ja_JP.IBM-932 または Ja_JP
	日本語(EUC)および英語(ASCII)	ja_JP.IBM-eucJP またはja_JP
	英語 (ASCII)	С

表 6-4 設定できる環境変数 LANG の値

注

対応する Solaris のバージョンをご確認ください。

6.1.9 デーモンを自動起動・自動停止に設定する

JP1/Power Monitor でホストを自動的に起動・終了できるようにするために,次のデー モンを自動起動・自動停止に設定します。なお,システム終了時にはJP1/Power Monitor は自動的に停止します。

JP1/Power Monitor デーモンを自動起動に設定する

JP1/Power Monitor 以外のアプリケーションのデーモンを自動停止に設定する

それぞれの方法を次に説明します。

(1) JP1/Power Monitor デーモンを自動起動に設定する

自動起動用シェルスクリプトファイルを書き換えて, JP1/Power Monitor デーモンを自 動起動に設定する手順を次に示します。

/usr/lib/jp1_aom/startup を vi などのエディターで開く。
 次のような,自動起動用シェルスクリプトファイルの内容が表示されます。

```
:
if test -x /usr/bin/jp1_aom/jaomstart
then
: # LANG=ja_JP.SJIS /usr/bin/jp1_aom/jaomstart -c /usr/lib/jp1_aom/conf
fi
```

2.「:#」を削除する。

コメント行を表す「: #」を,削除します。

- 「LANG=」の部分で、イベントを解釈するときに使用する言語種別を設定する。
 設定できる言語種別については、「6.1.8 環境変数を設定する」を参照してください。
- イ.「/usr/lib/jp1_aom/conf」の部分を,使用する構成定義ファイル名に書き換える。 標準構成定義ファイル「/usr/lib/jp1_aom/conf」以外の構成定義ファイルを使う場合に書き換えます。jaomstartコマンドの記述を削除したり,jaomstartコマンドを複数行にわたって記述したりしないでください。jaomstartコマンドを複数行にわたって記述すると,構成定義ファイル名の指定がないものとみなされ,標準構成定義ファイルで運用されます。 構成定義ファイルについては,「6.1.11 構成定義ファイルを設定する」を参照してください。jaomstartコマンドの引数については,「15. コマンド」の「jaomstart (UNIX 限定)」を参照してください。
- 5. 書き換えた内容を保存して,エディターを終了する。
- 使用する構成定義ファイル名を指定して, jaomstart コマンドを実行する。 この操作は,構成定義ファイル名を書き換えた場合だけ必要です。jaomstart コマンドについては,「15. コマンド」の「jaomstart (UNIX 限定)」を参照してください。
- 7. ホストまたは JP1/Power Monitor を再起動する。
- (2) JP1/Power Monitor 以外のアプリケーションのデーモンを自動停止に設定する

ホストを監視終了,制限終了,または強制終了する際,JP1/Power Monitor 以外のアプリケーションのデーモンを正常に停止させるため,自動停止に設定する必要があります。

デーモンを自動停止に設定するには,次の二つの方法があります。

各 OS のシャットダウン時実行ファイルに停止コマンドを登録する

JP1/Power Monitor の自動運転ユーザーコマンドを作成する

それぞれの方法について次に説明します。

(a) 各 OS のシャットダウン時実行ファイルに停止コマンドを登録する

各 OS のシャットダウン時実行ファイルに停止コマンドを登録することによって,アプ リケーションのデーモンを正常に停止させます。シャットダウン時実行ファイルは,OS によって異なります。各 OS のシャットダウン時実行ファイルを次に示します。

OS 名	ファイル名またはディレクトリ名
HP-UX	/sbin/rc2.d/
Solaris	/etc/rc0.d/
AIX	/etc/rc.shutdown

シャットダウン時実行ファイルに停止コマンドを登録する手順の詳細については,各OSのマニュアルを参照してください。

(b) JP1/Power Monitor の自動運転ユーザーコマンドを作成する

次の二つの自動運転ユーザーコマンドを作成することによって,アプリケーションの デーモンを正常に停止させます。自動運転ユーザーコマンドの詳細については,「6.1.10 自動運転ユーザーコマンドを作成する」を参照してください。

注意事項

JP1/AJS2 と連携している場合, JP1/AJS2 のデーモンは,ホストのシャットダウン時に自動停止する設定が,すでに JP1/Power Monitor でされています。そのため, JP1/AJS2 の デーモンを,自動運転ユーザーコマンドで自動停止に設定しないでください。

機能制限コマンド

機能制限コマンドで,次の二つを設定します。

- 監視終了または制限終了の終了条件成立後に停止させたいデーモンおよびプロセス
- デーモンおよびプロセスの停止コマンド

終了条件監視コマンド 機能制限コマンドに登録したデーモンおよびプロセスの状態(稼働中または停止中) をチェックするコマンドを設定します。

6.1.10 自動運転ユーザーコマンドを作成する

コマンドを作成し,設定しておくことによって,ホストの起動時やホストの終了前など にユーザー独自の処理をすることができます。こうして作成するコマンドを「自動運転 ユーザーコマンド」と呼びます。

(1) 自動運転ユーザーコマンドの仕様

自動運転ユーザーコマンドには、次の五つの種類があります。

6. インストールとセットアップ(UNIX ホスト)

自動運転開始時コマンド

自動システム終了前コマンド

終了条件監視コマンド

機能制限コマンド

電源投入時刻到達時コマンド

自動運転ユーザーコマンドを使うときは,その名称を構成定義ファイルに指定します。 構成定義ファイルで指定する方法については,「6.1.11 構成定義ファイルを設定する」 を参照してください。

このコマンドは,シェルスクリプトファイルか実行形式ファイルのどちらかの形式で作成します。自動運転ユーザーコマンドの一覧を次の表に示します。

なお,表中の「引数」は,実行コマンドを呼び出した時に渡される値です。どのタイミングでコマンドが呼び出されたかをこの引数で判別し,処理するように自動運転ユーザーコマンドを作成してください。

自動運転ユーザー コマンド名	呼び出す契機	コマンドの使用目的	引数	戻り値の 有効または無 効
自動運転開始時コ マンド	jaomstart コマンド実 行時,構成定義ファイ ルおよび運転スケ ジュール定義ファイル を取り込んだ後。	JP1/Power Monitor デー モンの起動時に , ユー ザー独自の処理をしたい 場合。	st	無効
自動システム終了 前コマンド	監視終了開始時刻に達 した直後。	ホストの終了処理を開始 する前に,ユーザー独自 の処理をしたい場合。	tm	有効
	制限終了開始時刻に達 した直後。		tr	
	強制終了開始時刻に達 した直後。		tf	
終了条件監視コマ ンド	監視終了時のホストの 終了条件成立後。	ホストの監視終了または 制限終了で,終了条件の 成立時に,ユーザー独自 の処理をしたい場合。	m1	有効
	制限終了時のホストの 終了条件成立後。		m2	有効
機能制限コマンド	監視終了の終了条件成 立時。(ホストの機能制 限実行後)	監視終了の終了条件の成 立時,または制限終了開 始時刻にユーザー独自の 処理をしたい場合。	r1	有効

表 6-5 自動運転ユーザーコマンドの一覧

自動運転ユーザー コマンド名	呼び出す契機	コマンドの使用目的	引数	戻り値の 有効または無 効
	制限終了開始時刻到達 時。 (ホストの機能制限実行 後)		r2	有効
電源投入時刻到達 時コマンド	次回電源投入時刻到達 時(構成定義ファイル および運転スケジュー ル定義ファイルを再読 み込みしたあと)。	機能制限コマンドで制限 した機能の回復など,次 回電源投入時刻到達時に ユーザー独自の処理をし たい場合。	np	無効

自動運転ユーザーコマンドが,誤ってループした場合など,実行時間が長くなったときの対応を次の表に示します。

表 6-6 実行時間が長くなったときの対応

コマンド名	JP1/Power Monitor での対応
自動運転開始時コマンド 自動システム終了前コマンド 電源投入時刻到達時コマンド	構成定義ファイルのパラメーターでコマンド実行打ち切り時間の指定 があれば , その時間で打ち切る。 指定がなければ終わるまで待つ。
終了条件監視コマンド 機能制限コマンド	構成定義ファイルのパラメーターでコマンド実行打ち切り時間の指定 があれば,その時間で打ち切る。 指定がなければ,次の終了開始時刻(例えば,監視終了の後に制限終 了開始時刻が設定されていれば,制限終了開始時刻のこと)が指定さ れているときは,その終了開始時刻で打ち切る。 次の終了開始時刻が指定されていなければ,終わるまで待つ。

自動運転ユーザーコマンドのカレントディレクトリは ,「/(ルート)」ディレクトリです。

自動運転ユーザーコマンド実行時には, JP1/Power Monitor デーモンの起動情報から環 境変数 TZ および環境変数 LANG だけが引き継がれます。

自動運転ユーザーコマンドは,呼び出し時の JP1/Power Monitor の処理状態を引数とし て受け取れます。これによって,複数の自動運転ユーザーコマンドを,一つのシェルス クリプトファイルでまとめて作成できます。各自動運転ユーザーコマンドが受け取る引 数については,表 6-5 を参照してください。

自動運転ユーザーコマンドを個別に作成した場合は,各自動運転ユーザーコマンドに引数が渡されます。自動運転開始時コマンドを例にとると,渡される引数が「st」だけなので,処理は選択できません。自動運転ユーザーコマンドをシェルスクリプトファイルでまとめて作成した場合は,呼び出し時点の状況に応じた引数が渡されます。そのため,シェルスクリプト中のif文で引数を判定すれば,選択して処理ができます。

自動運転ユーザーコマンドが JP1/Power Monitor からコマンド名と引数を受け取る方法 を次に示します。 自動運転ユーザーコマンドがシェル言語で書かれている場合

- \$0 にシェルスクリプトファイル名(コマンド名として引き渡されます)
- ・ \$1 に引数

自動運転ユーザーコマンドがC言語で書かれている場合

- argv[0] にコマンド名
- argv[1] に引数

自動運転ユーザーコマンドは,ユーザー独自の処理を実行するだけではなく,戻り値を JP1/Power Monitor に渡せます。JP1/Power Monitor は,渡された戻り値によって異 なった処理をします。戻り値別の処理を次の表に示します。自動運転ユーザーコマンド の戻り値が0以外になったときの参考にしてください。

表 6-7 戻り値に対応する JP1/Power Monitor の処理

自動システム終了前コマンド

戻り値	意味	戻り値に対応する JP1/Power Monitor の処理
0	コマンド処理正常終了	後続処理を続行する。
8	自動終了抑止	監視終了,制限終了,および強制終了は実行しない。
上記以外	コマンド異常終了	コマンドの実行を無視して後続処理を続行する。

終了条件監視コマンド

戻り値	意味	戻り値に対応する JP1/Power Monitor の処理
0	終了条件成立	ホストの終了処理をする。
4	終了条件不成立	再度,終了条件監視コマンドを実行する。 実行間隔はコマンド処理内で調整する。
8	自動終了抑止	ホスト終了条件が成立していても自動終了処理はしない。
12	強制終了	すぐに shutdown コマンドを実行する。
上記以外	コマンド異常終了	コマンドの実行を無視して後続処理を続行する。

機能制限コマンド

戻り値	意味	戻り値に対応する JP1/Power Monitor の処理
0	コマンド処理正常終了	後続処理を続行する。
4	リトライ要求	再度,機能制限コマンドを実行する。
8	自動終了抑止	ホスト機能制限が成立していても自動終了処理はしない。
12	強制終了	すぐに shutdown コマンドを実行する。
上記以外	コマンド異常終了	コマンドの実行を無視して後続処理を続行する。

なお,戻り値が無効のコマンドの場合でも,戻り値は常に0にしておく必要があります。 自動運転ユーザーコマンドから JP1/Power Monitor に戻り値を渡すときは次の方法を使 います。

• シェル言語

exit コマンド

C 言語

exit() システムコール, または main 関数の return 文

(2) 自動システム終了前コマンド使用上の注意

自動システム終了前コマンドは,監視終了開始前,制限終了開始前,または強制終了開 始前に,それぞれ1回だけ実行されます。

shutdown コマンドでは,ホストの終了処理を止めることはできませんが,自動システム終了前コマンドで終了処理をすれば,戻り値によって終了処理を止めることができます。

(3) 自動運転ユーザーコマンド使用上の注意

作成した自動運転ユーザーコマンドは,事前に文法チェックおよび動作確認をしてから インストールする必要があります。文法エラーを含めて,自動運転ユーザーコマンド内 で発生したエラーは,JP1/Power Monitor ではチェックしません。エラーが発生しても JP1/Power Monitor は続行します。

エラーメッセージなど,自動運転ユーザーコマンド内で出力される情報の出力先は,自 動運転ユーザーコマンドで定義する必要があります。定義がない場合は,「/dev/ console」に出力されます。

jaomstop コマンドが投入された時点で,自動運転ユーザーコマンドが実行中の場合, その自動運転ユーザーコマンドは強制終了されます。

6.1.11 構成定義ファイルを設定する

構成定義ファイルでは, JP1/Power Monitor でホストを自動的に起動・終了する場合に 必要な情報を設定します。

構成定義ファイルをエディターで設定する内容については,「14.2.1 構成定義ファイル」 を参照してください。また,構成定義ファイルをエディターで設定したあと, jaomcheccコマンドを実行して,構成定義ファイルで設定した内容をチェックしてくだ さい。

6.1.12 資料採取ツールを準備する

JP1/Power Monitor は,ログ情報を採取するためのサンプルスクリプト /usr/lib/ jp1_aom/sample/collect_logを提供しています。 このサンプルスクリプトは, JP1/Power Monitor をインストールしたあと, 別のディレ クトリにコピーし, 必要に応じてカスタマイズしてから使ってください。

クラスタシステムで運用する場合,スクリプトの下記の部分に共有ディレクトリを設定します。

#User Additional files ADDFILE="共有ディレクトリ/jp1_aom/log/ 共有ディレクトリ/JP1_aom/rpw"

また,複数の論理ホスト上で JP1/Power Monitor を運用する場合は,下記のように共有 ディレクトリを複数指定してください。

#User Additional files

ADDFILE="共有ディレクトリ1/jp1_aom/log/ 共有ディレクトリ1/JP1_aom/ rpw/ 共有ディレクトリ2/jp1_aom/log/ 共有ディレクトリ2/JP1_aom/rpw/"

このサンプルスクリプトを使うと,各ファイルの内容が/usr/lib/jp1_aom/ trouble/YYMMDDhhmmss ディレクトリに退避されます(YYMMDDhhmmss は情報採 取の日時を表します。YY:西暦の下2けた,MM:月,DD:日,hh:24時間制の時, mm:分,ss:秒)。資料採取ツールの詳細については,「19.4 資料の採取方法」を参照 してください。

6.1.13 動作を確認する

設定が終了したあと,次のコマンドを実行して,正しく動作することを確認してくださ い。

- (1) ホストを再起動する
- JP1/Power Monitor デーモンを起動する。 jaomstart
- 2. JP1/Power Monitor を使ってホストを再起動できることを確認する。 jaomchang -f now -b r
- (2) ホストをシングルユーザーモードに変更する

ホストの OS が Solaris の場合は,シングルユーザーモードに切り替えられません。

- JP1/Power Monitor デーモンを起動する。 jaomstart
- JP1/Power Monitor を使ってホストをシングルユーザーモードに変更する。 jaomchang -f now -b n
- (3) JP1/Power Monitor でホストを自動的に起動する
- 1. JP1/Power Monitor を起動する。 jaomstart
- 2. JP1/Power Monitor で次回電源投入時刻に任意の時刻を設定する。

jaomchang -n MM/DD.HH:MM

注 MM/DD.HH:MM は任意の日時

- 3. JP1/Power Monitor に次回電源投入時刻が正しく設定されたことを確認する。 jaomshowi
- 4. JP1/Power Monitor を使用してホストを終了する。

jaomchang -f now

- 5. 次のことを確認する。
 - ホストの OS がシャットダウンされる
 - ホストの電源がオフになる
 - jaomchang コマンドの -n オプションで指定した時刻にホストが起動する

6.2 他ホストを起動・終了する場合

ここでは,他ホストを起動・終了する場合のUNIX版JP1/Power Monitorのインストー ル方法とセットアップ方法について説明します。電源制御装置を使わないで他ホストを 再起動・終了する場合のインストール方法とセットアップ方法については,「6.4 電源 制御装置を使わないで他ホストを再起動・終了する場合」を参照してください。

6.2.1 設定の流れ

電源制御装置を接続した他ホストを制御する場合,マネージャーホストとエージェント ホストで,設定の流れが異なります。

(1) マネージャーホストの設定の流れ

マネージャーホストの設定の流れを次の図に示します。

図 6-4 電源制御装置を接続した他ホストを制御する場合のマネージャーホストの設定の 流れ



(2) エージェントホストの設定の流れ

エージェントホストの設定の流れを次に示します。

図 6-5 電源制御装置を接続した他ホストを制御する場合のエージェントホストの設定の 流れ





エージェントホストが Windows の場合は,「5.2.1(2) エージェントホストの設定の流れ」を参照してください。

6. インストールとセットアップ(UNIX ホスト)

各手順について,次に説明します。

6.2.2 前提ハードウェアとソフトウェアを確認する

JP1/Power Monitor を使って他ホストを起動・終了するために必要なハードウェアとソフトウェアを確認してください。

(1) 前提ソフトウェアを確認する

前提ソフトウェアとして,マネージャーホストとエージェントホストそれぞれに,JP1/ Power Monitor および JP1/Base が必要です。

また,ほかのプログラムと連携するためには,それぞれ次のソフトウェアが必要です。 ほかのプログラムと連携するために必要なソフトウェアを次に示します。

連携するプログラム	ソフトウェアを インストールするホスト	必要なソフトウェア
JP1/AJS2	マネージャーホスト(JP1/AJS2 の電 源連携ジョプを実行するホスト)	JP1/BaseJP1/Power MonitorJP1/AJS2 - Agent
	エージェントホスト	 JP1/Base JP1/Power Monitor
	それ以外のホスト (JP1/AJS2 マ ネージャーホスト)	JP1/BaseJP1/AJS2 - Manager
	それ以外のホスト (JP1/AJS2‐View ホスト)	• JP1/AJS2 - View

表 6-8 ほかのプログラムと連携するために必要なソフトウェア

注

ホストに組み込まれている連携プログラムを制御するホストのことです。ソフト ウェアによっては,マネージャーホストと同じホストでもかまいません。

JP1/AJS2 - Manager を JP1/Power Monitor のエージェントホストにインストールした 場合, JP1/Power Monitor のエージェントホストの電源をオフにすると,その JP1/ AJS2 - Manager を使った JP1/AJS2 の運用ができなくなります。JP1/AJS2 - Manager は, JP1/Power Monitor のマネージャーホストで運用することをお勧めします。

(2) 電源制御装置を確認する

エージェントホストの電源を自動的にオン・オフするためには,電源を制御する電源制 御装置をエージェントホストに接続する必要があります。エージェントホストのハード ウェアの構成によって,マネージャーホストおよびエージェントホストに必要なソフト ウェアが異なります。

注意事項
エージェントホストが Windows の場合に使用できる電源制御装置については, 「5.1.2(2) 電源制御装置を確認する」を参照してください。

エージェントホストを自動的にオン・オフするのに必要なハードウェアおよびソフト ウェアを次の表に示します。なお,最新の情報は Web の「自動電源制御装置一覧」また は,前提ソフトウェア製造元へご確認ください。

表 6-9 エージェントホストの電源を自動的にオン・オフする場合に必要なハードウェア とソフトウェア

電源制御装置			マネージャ・	ーホストの OS	サポート
エージェントホストに必 要な ハードウェア	エージェントホ ストに必要なソ フトウェア	マネージャーホス トに必要なソフト ウェア	HP-UX	Solari s	AIX
日立製作所製無停電電源 装置 H-07 シリーズおよ び SNMP アダプター, または H-55 シリーズお よび SNMP アダプター	日立製作所製 PowerMonitorH または PowerMonitorH for Network	次のどれか ¹ ・日立製作所製 PowerMonitor H ・日立製作所製 PowerMonitor HC ・日立製作所製 PowerMonitor H for Network	9		2
次の日立製作所製無停電 電源装置および SNMP アダプター ・THE-07-021RM1 ・THE-07-021RM2 ・THE-07-030RM2 ・THE-07-080RM2 ・THE-07-5015RS1 ・THE-07-5021RM2 ・THE-07-5040RM2 ・THE-07-5060RM2	日立製作所製 PowerMonitorH または PowerMonitorH for Network ³	次のどれか ¹ ・日立製作所製 PowerMonitor H ・日立製作所製 PowerMonitor HC ・日立製作所製 PowerMonitor H for Network			2
日立製作所製無停電電源 装置 HC シリーズおよび SNMP アダプター	日立製作所製 PowerMonitorH C	次のどれか ¹ ・ 日立製作所製 PowerMonitor H ・ 日立製作所製 PowerMonitor HC ・ 日立製作所製 PowerMonitor H for Network			2

電源制御装置			マネージャ	ーホストの OS	サポート
エージェントホストに必 要な ハードウェア	エージェントホ ストに必要なソ フトウェア	マネージャーホス トに必要なソフト ウェア	HP-UX	Solari s	AIX
次の日立製作所製無停電 電源装置のどれか,およ び SNMP アダプター • VUPS-2100 シリーズ • VUPS-3000 シリーズ • VUPS-8000 シリーズ	日立製作所製 PowerMonitorH または PowerMonitorH for Network ³	次のどれか ¹ ・日立製作所製 PowerMonitor H ・日立製作所製 PowerMonitor HC ・日立製作所製 PowerMonitor H for Network			2
APC 社製 Smart-UPS お よび SNMP アダプター , または Symmetra および SNMP アダプター	APC 社製 PowerChute plus	なし			
ジーエス・ユアサ社製無 停電電源装置 Advantage シリーズ	ジーエス・ユア サ社製 POWERVISORv 3 ⁴	ジーエス・ユアサ 社製 POWERVISORv 3 ¹			
次の ISA 社製無停電電源 装置のどれか ISA 7030 シリーズ ISA 7511 シリーズ ISA 7515 シリーズ	ISA 社製 7030Utility ⁴	ISA 社製 7030Utility		×	
ISA 社製無停電電源装置 MELUPS 2011N-E シ リーズ	三菱製 MELUPS manager-E ⁴	三菱製 MELUPS manager-E			
日立製作所製 遠隔電源制御装置 (THE-RP-0010) ⁵	日立製作所製遠 隔電源制御装置 (THE-RP-0010) 用制御プログラ ム	日立製作所製遠隔 電源制御装置 (THE-RP-0010) 用制御プログラム 1	×	×	
次の日立製作所製無停電 電源制御装置のどれか ・HT・F4990-RU21A2 ・HT・F4990-RU21B2 ・HT・F4990-RU30B2 ・HT・F4990-RU80B1 ・HT・F4990-RU80B2 ・HT・F4990-RU15A1 ・HT・F4990-RU21B3 ・HT・F4990-RU40B1 ・HT・F4990-RU60B1	日立製作所製 PowerMonitorH または PowerMonitorH for Network	次のどれか ¹ ・日立製作所製 PowerMonitor H ・日立製作所製 PowerMonitor HC ・日立製作所製 PowerMonitor H for Network			

	マネージャ・	ーホストの OS)サポート		
エージェントホストに必 要な ハードウェア	エージェントホ ストに必要なソ フトウェア	マネージャーホス トに必要なソフト ウェア	HP-UX	Solari s	AIX
次の山洋電気社製無停電 電源制御装置のどれか ・SANUPS ASE シリー ズ ・SANUPS ASC シリー ズ ・SANUPS ASD シリー ズ ・SANUPS AMA-W シ リーズ ・SANUPS AMB シリー ズ ・SANUPS E シリーズ ・NetworkPowerManage r	SAN GUARD IV Lite ⁸ および山 洋電気社製無停 電電源制御装置 用電源制御プロ グラム	山洋電気社製無停 電源制御プログラ ムおよびエージェ ントホスト制御用 コマンド			
上記以外のハードウェア ⁷	各社提供ソフト ウェア	各社提供ソフト ウェア	-	-	-

(凡例)

- :サポートしています。
- ×:サポートしていません。
- -:電源制御装置によって異なります。
- 注 1

エージェントホストの電源制御装置を制御するソフトウェアのコマンドだけ必要で す。

注 2

PowerMonitorH または PowerMonitorH for Network のバージョンによって異なり ます。使用する PowerMonitorH または PowerMonitorH for Network がリモート電 源コマンドをサポートしているバージョンかご確認ください。

注 3

対応バージョンをご確認ください。

注 4

制御できる電源制御装置のハードウェアについては, 各製品のメーカーにお問い合わせください。

注 5

エージェントホストの対応 OS は AIX です。

注 6

エージェントホストの対応 OS は HP-UX です。

注 7

提供ソフトウェアがない場合は,電源制御装置を制御するコマンドを作成する必要 があります。このコマンドの作成については,「6.2.7 電源制御装置を制御するコマ ンドを作成する」を参照してください。 また,各電源制御装置のサポート OS については,提供メーカーにお問い合わせく ださい。

注 8

接続構成によっては SAN GUARD IV Lite が不要の場合があります。詳細は山洋電気社にお問い合わせください。

注 9

HP-UX(IPF)で使用する場合,制御できる電源制御装置のソフトウェアおよびハードウェアについては,弊社にお問い合わせください。

6.2.3 JP1/Base のインストールとセットアップをする

マネージャーホストとエージェントホストそれぞれに,JP1/Base をインストールして, 次の設定をします。JP1/Base のインストール方法および設定方法の詳細については,マ ニュアル「JP1/Base」を参照してください。

JP1/Base Event サービスを自動起動に設定する。

JP1/Base のイベントサービスのイベントサーバ設定ファイルの after-error パラ メーターには「0」を設定する。

JP1/Base のイベントサービスの設定を確認する。 JP1/Power Monitor ではマネージャーホストとエージェントホスト間の通信で JP1 イ ベントを使用します。そのため, JP1/Base のイベントサービスの設定の確認が必要で す。

(1) イベントサーバ名の設定の確認

デフォルトのイベントサーバ設定か FQDN 形式のイベントサーバ設定かを確認します。 FQDN 形式のイベントサーバ設定 (イベントサーバインデックスの server パラメータが 「@」または FQDN 名)の場合, JP1/Power Monitor は設定ホスト FQDN 名で認識しま す。エージェントホストが FQDN 形式のイベントサーバであれば,マネージャーホスト に登録するエージェントホスト名は FQDN 名で設定し,マネージャーホストが FQDN 形式のイベントサーバであればエージェントホストで登録するマネージャーホスト名は FQDN 名で設定します。JP1/Base のイベントサービスの詳細な設定は「JP1/Base」マ ニュアルを参照してください。

(2) ネットワークが多重設定された環境での設定の確認

エージェントホストが複数のネットワークに分かれている環境,ネットワークが多重化 されている環境の場合,イベントサービスの通信設定を確認します。ネットワークが多 重設定された環境で運用する場合,プライマリもしくはセカンダリ固定の通信設定に なっているかイベントサービスの通信設定を確認します。

(3) イベントサーバ設定ファイルの確認

JP1/Base のイベントサービスのイベントサーバ設定ファイルの after-error パラメー ターには「0」を設定します。

6.2.4 JP1/Power Monitor と連携するプログラムをインス トールする

エージェントホストに, JP1/Power Monitor と連携するプログラムをインストールしま す。インストール方法については,各プログラムのマニュアルを参照してください。

連携するプログラムごとの注意事項を次に示します。

(1) JP1/AJS2 と連携する場合の注意事項

JP1/AJS2 と連携する場合, JP1/AJS2 および JP1/Power Monitor をインストールした あと,次の作業が必要です。

jaomajs2confset コマンドを実行する。

jaomajs2confset コマンドについては,「15. コマンド」の「jaomajs2confset (UNIX 限定)」を参照してください。

(2) JP1/Cm2 または HP OpenView と連携する場合の注意事項

JP1/Cm2 または HP OpenView と連携する場合, JP1/Cm2 および JP1/Power Monitor, または HP OpenView および JP1/Power Monitor をホストにインストールしたあと, jaomovsup コマンドを実行して,環境設定をしてください。JP1/Cm2 または HP OpenView との連携については,「付録 C JP1/Cm2 または HP OpenView との連携 (UNIX ホスト限定)」を参照してください。

6.2.5 JP1/Power Monitor をインストールする

マネージャーホストとエージェントホストそれぞれに, JP1/Power Monitor をインス トールします。インストール方法は, OS ごとに異なります。

JP1/Power Monitor をインストールする前に, JP1/Base および JP1/Power Monitor と 連携するプログラムを停止してください。JP1/Power Monitor のインストール手順につ いては,「6.1.5 JP1/Power Monitor をインストールする」を参照してください。 6. インストールとセットアップ(UNIX ホスト)

6.2.6 電源制御装置を設定する

UNIX の他ホストの電源をオン・オフする場合,エージェントホストに電源制御装置を 設定します。電源制御装置の設定方法を機種ごとに説明します。マネージャーホストと エージェントホストで必要な設定をしたあと,エージェントホストの JP1/Power Monitor で,エージェントホストの電源をオン・オフできるか確認してください。確認 方法については,「6.1.13 動作を確認する」を参照してください。

(1)日立製作所製の無停電電源装置と SNMP アダプターをホストに接続 する場合の設定

日立製作所製無停電電源装置と SNMP アダプターを接続したホストを制御するときの設定方法を説明します。

(a) エージェントホストの設定

- 1. ホストに LAN ボードを組み込み, ネットワークの設定をする。
- 2. ホストに日立製作所製無停電電源装置と SNMP アダプターを接続する。 接続方法については,製品のマニュアルを参照してください。
- PowerMonitorH, PowerMonitorHC, または PowerMonitorH for Network をインストー ルし,環境設定をする。 インストールおよび環境設定方法については,各製品のマニュアルを参照してくださ い。その後の設定は,自ホストを起動・終了する場合のホストの設定と同じです。 「6.1.6(2) 日立製作所製の無停電電源装置をホストに接続する場合の設定」を参照し てください。

(b) マネージャーホストの設定

- 1. ホストに LAN ボードを組み込み,ネットワークの設定をする。
- エージェントホストの電源制御装置を制御するための PowerMonitorH , PowerMonitorHC , または PowerMonitorH for Network のコマンドをインストールする。
 コーンジェーホストにロー制作に制の価値電気では異た的体トイレス担心は

マネージャーホストに日立製作所製の無停電電源装置を接続している場合は, PowerMonitorH, PowerMonitorHC, または PowerMonitorH for Network をすべて インストールし,環境設定してください。

(2) APC 社製の SNMP アダプターと Smart-UPS, または SNMP アダプ
 ターと Symmetra をホストに接続する場合の設定

APC 社製 SNMP アダプターと Smart-UPS, または SNMP アダプターと Symmetra を 接続したホストを制御するときの設定方法を説明します。

(a) エージェントホストの設定

1. ホストに LAN ボードを組み込み, ネットワークの設定をする。

- ホストに SNMP アダプターと Smart-UPS (または Symmetra)を接続する。 接続方法については,製品のマニュアルを参照してください。 その後の設定は,自ホストを起動・終了する場合のホストの設定と同じです。 「6.1.6(3) APC 社製の Smart-UPS または Symmetra をホストに接続する場合の設 定」を参照してください。
- (b) マネージャーホストの設定

ホストに LAN ボードを組み込み,ネットワークの設定をします。

(3)ジーエス・ユアサ社製の無停電電源装置をホストに接続する場合の 設定

ジーエス・ユアサ社製の無停電電源装置を接続したホストを制御するときの設定方法を 説明します。

(a) エージェントホストの設定

まず,ホストに LAN ボードを組み込み,ネットワークの設定をします。その後の設定 は,自ホストを起動・終了する場合のホストの設定と同じです。「6.1.6(4) ジーエス・ ユアサ社製の無停電電源装置をホストに接続する場合の設定」を参照してください。

(b) マネージャーホストの設定

- 1. ホストに LAN ボードを組み込み, ネットワークの設定をする。
- エージェントホストの電源制御装置を制御するための POWERVISORv3 のコマンド をインストールする。
 マネージャーホストにジーエス・ユアサ社製の無停電電源装置を接続している場合 は, POWERVISORv3 をすべてインストールし,環境設定してください。

(4) ISA 社製の無停電電源装置をホストに接続する場合の設定

ISA 社製の無停電電源装置を接続したホストを制御するときの設定方法を説明します。

(a) エージェントホストの設定

ホストに LAN ボードを組み込み,ネットワークの設定をします。その後の設定は,自ホ ストを起動・終了する場合のホストの設定と同じです。「6.1.6(5) ISA 社製の無停電電 源装置をホストに接続する場合の設定」を参照してください。

- (b) マネージャーホストの設定
- 1. ホストに LAN ボードを組み込み, ネットワークの設定をする。
- 7030Utility または MELUPS manager-E をインストールする。
 マネージャーホストでは,7030Utility または MELUPS manager-E の環境設定をしないでください。
 マネージャーホストに ISA 社製の無停電電源装置を接続している場合は,

7030Utility または MELUPS manager-E をすべてインストールし,環境設定してください。

(5)日立製作所製の遠隔電源制御装置(THE-RP-0010)をホストに接続 する場合の設定

日立製作所製の遠隔電源制御装置を接続したホストを制御するときの設定方法を説明します。

(a) エージェントホストの設定

まず,ホストに LAN ボードを組み込み,ネットワークの設定をします。その後の設定 は,自ホストを起動・終了する場合のホストの設定と同じです。「6.1.6(6) 日立製作所 製遠隔電源制御装置(THE-RP-0010)をホストに接続する場合の設定」を参照してくだ さい。

(b) マネージャーホストの設定

- 1. ホストに LAN ボードを組み込み, ネットワークの設定をする。
- エージェントホストの電源制御装置を制御するためのコマンドファイル (rmt_shutdown)を,/usr/lib/jp1_aom/ディレクトリの下にコピーする。 マネージャーホストに日立製作所製の遠隔電源制御装置を接続している場合は,遠隔 電源制御装置制御プログラム(pwon_com,pwread_com,alt_shutdown)を,/usr/ lib/jp1_aom/ディレクトリの下にすべてコピーし,環境設定をしてください。

(6) 山洋電気社製の無停電電源制御装置をホストに接続する場合の設定

山洋電気社製の無停電電源制御装置を接続したホストを制御するときの設定方法を説明 します。

(a) エージェントホストの設定

ホストに LAN ボードを組み込み,ネットワークの設定をします。その後の設定は,自ホ ストを起動・終了する場合のホストの設定と同じです。「6.1.6(8) 山洋電気社製の無停 電電源制御装置をホストに接続する場合の設定」を参照してください。

- (b) マネージャーホストの設定
- 1. ホストに LAN ボードを組み込み, ネットワークの設定をする。
- 山洋電気社が提供している,エージェントホストの電源制御装置を制御するためのコマンドをインストールする。 マネージャーホストに山洋電気社製の無停電電源制御装置を接続している場合は,電源制御コマンド関連の提供ファイルを /usr/lib/jp1_aom/ディレクトリの下にすべてコピーし,環境設定してください。

(7) それ以外の電源制御装置の設定

上記以外の電源制御装置の設定方法については, 各製品のマニュアルを参照してくださ

い。電源制御装置を制御するコマンドについては、「6.2.7 電源制御装置を制御するコマンドを作成する」を参照してください。電源制御装置を設定したあと、正常に制御できるかどうか、動作を確認してください。

6.2.7 電源制御装置を制御するコマンドを作成する

次の場合, JP1/Power Monitor と連携できるように,エージェントホストの電源制御装 置を制御するコマンドをマネージャーホストで作成する必要があります。

「6.2.6 電源制御装置を設定する」で説明した以外の電源制御装置を使う場合で,電源制御装置を制御するインターフェースコマンドが用意されている場合

電源制御装置を制御するインターフェースが公開されている場合

このような場合,次に示すコマンドインターフェースで動作するコマンドをマネー ジャーホストで作成してください。エージェントホストでエージェントホストの電源制 御装置を制御するコマンドの作成方法については,「6.1.7 電源制御装置を制御するコマ ンドを作成する」を参照してください。

電源制御装置を使って他ホストを起動・終了するときに使用するコマンドの機能および 形式を説明します。作成したコマンドは、リモート電源連携エージェント定義ファイル の ctr1_cmd パラメーターに指定します。コマンドを作成する場合は、この仕様に従っ て作成してください。なお、コマンドの記述形式については、「16. コマンド」を参照 してください。

形式

 コマンド名称 { -r | -o | -f } { -h IPアドレス | -h ホスト名 | -h 電話番号 } [-p パスワードまたはコミュニティ名] [-o 次回電源投入時刻] [-c チャネル番号] [-t 猶予時間]
 「コマンド名称」には任意の半角英数字を指定します。
 { -r | -o | -f } は , この中から一つ以上を必ず指定します。

{-h IP アドレス | -h ホスト名 | -h 電話番号}は, この中からいずれかを必ず指定 します。

機能

他ホストの強制再起動,強制電源オン,および強制電源オフを実行します。

引数

-r

ホストを強制再起動します。

-0

ホストを強制電源オンします。

-f

ホストを強制電源オフします。

-h IP アドレス, -h ホスト名, または -h 電話番号

エージェントホストに接続された電源制御装置の IP アドレスまたは電源制御装置の名称を 255 バイト以内で指定します。この引数は,省略できません。使用する電源制御装置によっては,電話番号を 50 バイト以内で指定することもできます。

-p パスワードまたはコミュニティ名

パスワードは8文字以内で指定します。

電源制御装置へのアクセスに LAN や, SNMP アダプターを使用する場合は, 必要に応じてコミュニティ名またはパスワードを指定します。

電源制御装置へのアクセスに電話回線を使用する場合は必要に応じてパスワー ドを指定します。

-0 次回電源投入時刻

ホストを強制電源オフしたあと,次回,ここで指定した時刻に電源をオンにします。「-o」は,大文字で指定してください。

次回電源投入時刻は、「年/月/日.時:分」の形式で指定します。例えば、 2001年7月31日午前8時30分を次回電源投入時刻として設定したい場合、 「2001/07/31.08:30」と指定します。「年」は、4バイトの数値で、「年」以 外は、2バイトの数値で指定します。

この引数は,オプション -oまたは -f を指定した場合だけ有効になります。ただし,使用する電源制御装置が,ホストを強制電源オンまたは強制電源オフするときに,次回電源投入時刻を設定できない仕様の場合,ここで指定した時刻は,無効になります。

-c チャネル番号

電源制御装置を制御する出力チャネルまたは機器が複数ある場合に,制御した い出力チャネルまたは機器の番号を0~9,999以内の数値で指定します。 この引数を省略した場合,接続されている電源制御装置全体を制御します。

-t 猶予時間

電源制御装置を制御するコマンドを使用する場合に,実際に制御(強制電源オン,強制電源オフまたは強制再起動)するまでの猶予時間を0から600(単位: 秒)までの数値で設定します。なお,猶予時間が設定できない電源制御装置を 使用している場合は,ここで設定された値は無効にしてください。

注意事項

 コマンド作成上の注意事項
 コマンドの実行中は、画面に表示されないので、キーボードやマウスからユー ザーが入力できないようにコマンドを作成してください。
 また、コマンドを実行するときに、メッセージやダイアログボックスを表示させると処理が停止してしまうので、コマンドを実行した結果は、戻り値で示すように作成してください。コマンド実行時の電源制御装置の状態と動作について、推奨する動作を次の表に示します。

ホストの状態	引数	コマンドの実行結果	電源制御装置の状態と動作
電源オフ	-f	正常終了	ホストの電源は , 引き続きオフのまま。
	-r	正常終了	ホストの電源は , オンにする。
電源オン	-0	正常終了	ホストの電源は , 引き続きオンのまま。
電源供給が異常な状態 (停電時など)	-f	異常終了	電源制御装置は,異常時の処理を続ける。 戻り値の推奨値は,「18」。
	-r	異常終了	電源制御装置は,異常時の処理を続ける。 戻り値の推奨値は,「18」。
	-0	異常終了	電源制御装置は,異常時の処理を続ける。 戻り値の推奨値は,「18」。

表 6-10 コマンドを実行するときの電源制御装置の状態と動作

コマンド実行時の注意事項

オプション -t で設定した時間を超えても処理が終了しない場合, JP1/Power Monitor は, コマンドプロセスを打ち切ります。

戻り値

0(正常終了)	処理が正常に終了しました。
4	処理が正常に終了しました。ただし,設定が無視されたパラメーターがありまし た。
8	処理が正常に終了しませんでした。再度処理を実行してください。
16	パラメーターに誤りがあります。
17 以上	処理が正常に終了しませんでした。

使用例

エージェントホスト host1 を強制電源オフしたあと,2002 年 6 月 30 日午前 8 時 30 分に,電源がオンになるように指定します。

(任意のコマンド名称)-h host1 -f -O 2002/06/30.08:30

6.2.8 環境変数を設定する

マネージャーホストとエージェントホストそれぞれで,環境変数を設定します。環境変数の設定方法については,「6.1.8 環境変数を設定する」を参照してください。

6.2.9 デーモンとサービスを自動起動・自動停止に設定する

マネージャーホストとエージェントホストそれぞれで, JP1/Power Monitor でホストを 自動的に起動・終了できるようにするために,次のデーモンとサービスを自動起動・自 動停止に設定します。

JP1/Power Monitor デーモンを自動起動に設定する

マネージャーホストとエージェントホストそれぞれで,JP1/Power Monitor デーモン を自動起動に設定します。自動起動に設定する方法については,「6.1.9 デーモンを 自動起動・自動停止に設定する」を参照してください。

JP1/Base Event サービスを自動起動に設定する

マネージャーホストとエージェントホストそれぞれで, JP1/Base Event サービスを自 動起動に設定します。JP1/Base Event サービスを自動起動に設定する方法について は,マニュアル「JP1/Base」を参照してください。

エージェントホストで, JP1/AJS2 および JP1/Base をクラスタシステムで運用してい る場合, JP1/Power Monitor のエージェントは,物理ホスト上の JP1/Base Event サービスを使用します。そのため,物理ホストおよび論理ホスト両方の JP1/Base Event サービスを起動してください。

JP1/Power Monitor 以外のアプリケーションのデーモンを自動停止に設定する エージェントホストを監視終了,制限終了,または強制終了する際,エージェントホ ストで JP1/Power Monitor 以外のアプリケーションのデーモンを正常に停止させるた め,自動停止に設定する必要があります。

JP1/Power Monitor 以外のアプリケーションのデーモンを自動停止に設定する方法に ついては、「6.1.9 デーモンを自動起動・自動停止に設定する」を参照してください。

6.2.10 自動運転ユーザーコマンドを作成する

エージェントホストの起動時やエージェントホストの終了前などに,コマンドを作成し, 設定しておくことによって,ユーザー独自の処理をすることができます。こうして作成 するコマンドを「自動運転ユーザーコマンド」と呼びます。自動運転ユーザーコマンド の作成方法については,「6.1.10 自動運転ユーザーコマンドを作成する」を参照してく ださい。

6.2.11 エージェントホストでの設定をする

エージェントホストで,次の設定をします。

hosts ファイルにマネージャーホストのホスト名および IP アドレスを登録する ping コマンドなどでアドレス解決できない場合に登録してください。

リモート電源連携構成定義ファイルを設定する

リモート電源連携構成定義ファイルを設定します。設定方法については,「14.4.1 リ モート電源連携構成定義ファイル」を参照してください。

一つの物理ホストで,マネージャーホストとエージェントホストの両方の設定はできま せん。

6.2.12 マネージャーホストでの設定をする

マネージャーホストで,次の設定をします。

hosts ファイルにエージェントホストのホスト名および IP アドレスを登録する ping コマンドなどでアドレス解決できない場合に登録してください。

リモート電源連携構成定義ファイルを設定する

設定方法については、「14.4.1 リモート電源連携構成定義ファイル」を参照してくだ さい。

リモート電源連携エージェント定義ファイルを設定する

設定方法については,「14.4.2 リモート電源連携エージェント定義ファイル」を参照 してください。

一つの物理ホストで,マネージャーホストおよびエージェントホストの両方の設定は, できません。

(1) 注意事項

システム環境変数 TZ の値をマネージャーホストとエージェントホストで統一してく ださい。ユーザー環境変数として TZ の値を設定している場合は,システム環境変数 の値と合わせてください。

なお,マネージャーホストとエージェントホストでシステム環境変数 TZ の値が異なる場合は,エージェントホストの TZ 値で動作します。

6.2.13 資料採取ツールを準備する

JP1/Power Monitor は,ログ情報を採取するためのサンプルスクリプト /usr/lib/ jp1_aom/sample/collect_logを提供しています。

このサンプルスクリプトは,マネージャーホストおよびエージェントホストに JP1/ Power Monitor をインストールしたあと,別のディレクトリにコピーし,必要に応じて カスタマイズしてから使ってください。

クラスタシステムで運用する場合,スクリプトの下記の部分に共有ディレクトリを設定 します。

#User Additional files

ADDFILE="共有ディレクトリ/jp1_aom/log/ 共有ディレクトリ/jP1_aom/rpw/"

また,複数の論理ホスト上で JP1/Power Monitor を運用する場合は,下記のように共有 ディレクトリを複数指定してください。

#User Additional files

ADDFILE="共有ディレクトリ1/jp1_aom/log/ 共有ディレクトリ1/jP1_aom/ rpw/ 共有ディレクトリ2/jp1_aom/log/ 共有ディレクトリ2/jP1_aom/rpw/"

このサンプルスクリプトを使うと,各ファイルの内容が/usr/lib/jp1_aom/ trouble/YYMMDDhhmmss ディレクトリに退避されます(YYMMDDhhmmss は情報採 取の日時を表します。YY:西暦の下2けた,MM:月,DD:日,hh:24時間制の時, mm:分,ss:秒)。資料採取ツールの詳細については,「19.4 資料の採取方法」を参照 してください。 6. インストールとセットアップ(UNIX ホスト)

6.2.14 動作を確認する

マネージャーホストで jaompwagt コマンドを実行し,エージェントホストを起動・終 了できるかどうか確認してください。

6.3 電源制御装置を使わないで自ホストを再起 動・終了する場合

UNIX の自ホストの電源をオフにしないで, OS の再起動またはシャットダウンだけで運用する場合,または定期的に自ホストを再起動して運用する場合,電源制御装置は必要ありません。ここでは,電源制御装置を使わない場合の UNIX 版 JP1/Power Monitor のインストール方法とセットアップ方法について説明します。

6.3.1 設定の流れ

電源制御装置を使わないで自ホストを制御する場合の設定の流れを次の図に示します。

図 6-6 電源制御装置を使わないで自ホストを制御する場合の設定の流れ



各手順について,次に説明します。

6.3.2 前提ソフトウェアを確認する

電源制御装置を使わないで自ホストを制御する場合の前提ソフトウェアについては, 「6.1.2(1) 前提ソフトウェアを確認する」を参照してください。

6.3.3 JP1/Base のインストールとセットアップをする

JP1/Base をインストールして,次の設定をします。JP1/Base のインストール方法および設定方法の詳細については,マニュアル「JP1/Base」を参照してください。

JP1/Base Event サービスを自動起動に設定する。

JP1/Base のイベントサービスのイベントサーバ設定ファイルの after-error パラメー ターには「0」を設定する。

6.3.4 JP1/Power Monitor と連携するプログラムをインス トールする

JP1/Power Monitor と連携するプログラムをインストールします。インストール方法に ついては、「6.1.4 JP1/Power Monitor と連携するプログラムをインストールする」を 参照してください。

6.3.5 JP1/Power Monitor をインストールする

JP1/Power Monitor をインストールします。インストール方法は,OS ごとに異なります。JP1/Power Monitor のインストール方法については,「6.1.5 JP1/Power Monitor をインストールする」を参照してください。

6.3.6 環境変数を設定する

環境変数を設定します。環境変数の設定方法については、「6.1.8 環境変数を設定する」 を参照してください。

6.3.7 デーモンを自動起動・自動停止に設定する

JP1/Power Monitor でホストを自動的に起動・終了できるようにするために,デーモン を自動起動・自動停止に設定します。設定方法については、「6.1.9 デーモンを自動起 動・自動停止に設定する」を参照してください。

6.3.8 自動運転ユーザーコマンドを作成する

ホストの起動時やホストの終了前などに,コマンドを作成し,設定しておくことによって,ユーザー独自の処理をすることができます。こうして作成するコマンドを,「自動運

転ユーザーコマンド」と呼びます。自動運転ユーザーコマンドの作成方法については, 「6.1.10 自動運転ユーザーコマンドを作成する」を参照してください。

6.3.9 構成定義ファイルを設定する

構成定義ファイルでは,JP1/Power Monitor でホストを自動的に起動・終了する場合に 必要な情報を設定します。構成定義ファイルの設定方法については,「6.1.11 構成定義 ファイルを設定する」を参照してください。

6.3.10 資料採取ツールを準備する

ログ情報を採取するためのツールを準備します。資料採取ツールの準備については, 「6.1.12 資料採取ツールを準備する」を参照してください。

6.3.11 動作を確認する

設定が終了したあと,次のコマンドを実行して,正しく動作することを確認してください。

- (1) ホストを再起動する
- JP1/Power Monitor デーモンを起動する。 jaomstart
- 2. JP1/Power Monitor を使ってホストを再起動できることを確認する。 jaomchang -f now -b r
- (2) ホストをシングルユーザーモードに変更する
- ホストの OS が Solaris の場合は,シングルユーザーモードに切り替えられません。
- JP1/Power Monitor デーモンを起動する。 jaomstart
- JP1/Power Monitor を使ってホストをシングルユーザーモードに変更する。 jaomchang -f now -b n
- (3) JP1/Power Monitor でホストを終了する
- 1. JP1/Power Monitor を起動する。 jaomstart
- 2. JP1/Power Monitor を使用してホストを終了する。 jaomchang -f now

6.4 電源制御装置を使わないで他ホストを再起 動・終了する場合

UNIX のマネージャーホストからエージェントホストの電源をオフにしないで, OSの再 起動またはシャットダウンだけで運用する場合,または定期的にエージェントホストを 再起動して運用する場合,電源制御装置は必要ありません。ここでは,電源制御装置を 使わない場合の UNIX 版 JP1/Power Monitor のインストール方法とセットアップ方法に ついて説明します。

6.4.1 設定の流れ

電源制御装置を使わないで他ホストを制御する場合,マネージャーホストとエージェントホストで,設定の流れが異なります。

(1) マネージャーホストの設定の流れ

マネージャーホストの設定の流れを次の図に示します。

図 6-7 電源制御装置を使わないで他ホストを制御する場合のマネージャーホストの設定 の流れ



(2) エージェントホストの設定の流れ

エージェントホストの設定の流れを次に示します。

図 6-8 電源制御装置を使わないで他ホストを制御する場合のエージェントホストの設定 の流れ



エージェントホストが Windows の場合は,「5.4.1(2) エージェントホストの設定の流 れ」を参照してください。

各手順について,次に説明します。

6.4.2 前提ソフトウェアを確認する

電源制御装置を使わないで他ホストを制御する場合の前提ソフトウェアについては, 「6.2.2(1) 前提ソフトウェアを確認する」を参照してください。

6.4.3 JP1/Base のインストールとセットアップをする

マネージャーホストとエージェントホストそれぞれに, JP1/Base をインストールして, 次の設定をします。JP1/Base のインストール方法および設定方法の詳細については,マ ニュアル「JP1/Base」を参照してください。

JP1/Base Event サービスを自動起動に設定する。

JP1/Base のイベントサービスのイベントサーバ設定ファイルの after-error パラ

メーターに「0」を設定する。

JP1/Base のイベントサービスの設定を確認する。

JP1/Power Monitor ではマネージャーホストとエージェントホスト間の通信で JP1 イ ベントを使用します。そのため, JP1/Base のイベントサービスの設定の確認が必要で す。

(1) イベントサーバ名の設定の確認

デフォルトのイベントサーバ設定か FQDN 形式のイベントサーバ設定かを確認します。 FQDN 形式のイベントサーバ設定 (イベントサーバインデックスの server パラメータが 「@」または FQDN 名)の場合, JP1/Power Monitor は設定ホスト FQDN 名で認識しま す。エージェントホストが FQDN 形式のイベントサーバであれば,マネージャーホスト に登録するエージェントホスト名は FQDN 名で設定し,マネージャーホストが FQDN 形式のイベントサーバであればエージェントホストで登録するマネージャーホスト名は FQDN 名で設定します。JP1/Base のイベントサービスの詳細な設定は「JP1/Base」マ ニュアルを参照してください。

(2) ネットワークが多重設定された環境での設定の確認

エージェントホストが複数のネットワークに分かれている環境,ネットワークが多重化 されている環境の場合,イベントサービスの通信設定を確認します。ネットワークが多 重設定された環境で運用する場合,プライマリもしくはセカンダリ固定の通信設定に なっているかイベントサービスの通信設定を確認します。

(3) イベントサーバ設定ファイルの確認

JP1/Base のイベントサービスのイベントサーバ設定ファイルの after-error パラメー ターには「0」を設定します。

6.4.4 JP1/Power Monitor と連携するプログラムをインス トールする

エージェントホストに, JP1/Power Monitor と連携するプログラムをインストールしま す。インストール方法については、「6.2.4 JP1/Power Monitor と連携するプログラム をインストールする」を参照してください。

6.4.5 JP1/Power Monitor をインストールする

マネージャーホストとエージェントホストそれぞれに, JP1/Power Monitor をインス トールします。インストール方法は, OS ごとに異なります。JP1/Power Monitor をイン ストールする前に, JP1/Base および JP1/Power Monitor と連携するプログラムを停止 してください。JP1/Power Monitor のインストール手順については,「6.1.5 JP1/Power Monitor をインストールする」を参照してください。

6.4.6 環境変数を設定する

マネージャーホストとエージェントホストそれぞれで,環境変数を設定します。環境変数の設定方法については,「6.1.8 環境変数を設定する」を参照してください。

6.4.7 デーモンとサービスを自動起動・自動停止に設定する

マネージャーホストとエージェントホストそれぞれで, JP1/Power Monitor でホストを 自動的に起動・終了できるようにするために,次のデーモンとサービスを自動起動・自 動停止に設定します。

JP1/Power Monitor デーモンを自動起動に設定する

マネージャーホストとエージェントホストそれぞれで, JP1/Power Monitor デーモン を自動起動に設定します。自動起動に設定する方法については,「6.1.9 デーモンを 自動起動・自動停止に設定する」を参照してください。

JP1/Base Event サービスを自動起動に設定する

マネージャーホストとエージェントホストそれぞれで, JP1/Base Event サービスを自 動起動に設定します。エージェントホストをクラスタシステムで運用している場合, 物理ホストおよび論理ホスト両方の JP1/Base Event サービスを起動してください。 JP1/Base Event サービスを自動起動に設定する方法については,マニュアル「JP1/ Base」を参照してください。

JP1/Power Monitor 以外のアプリケーションのデーモンを自動停止に設定する エージェントホストを監視終了または制限終了する際,エージェントホストで JP1/ Power Monitor 以外のアプリケーションのデーモンを正常に停止させるため,自動停 止に設定する必要があります。

JP1/Power Monitor 以外のアプリケーションのデーモンを自動停止に設定する方法については、「6.1.9 デーモンを自動起動・自動停止に設定する」を参照してください。

6.4.8 自動運転ユーザーコマンドを作成する

エージェントホストの起動時やエージェントホストの終了前などに,コマンドを作成し, 設定しておくことによって,ユーザー独自の処理をすることができます。こうして作成 するコマンドを「自動運転ユーザーコマンド」と呼びます。自動運転ユーザーコマンド の作成方法については,「6.1.10 自動運転ユーザーコマンドを作成する」を参照してく ださい。

6.4.9 エージェントホストでの設定をする

エージェントホストで,次の設定をします。

hosts ファイルにマネージャーホストのホスト名および IP アドレスを登録する ping コマンドなどでアドレス解決できない場合に登録してください。 リモート電源連携構成定義ファイルを設定する

リモート電源連携構成定義ファイルを設定します。設定方法については,「14.4.1 リ モート電源連携構成定義ファイル」を参照してください。

--つのホストで,マネージャーホストおよびエージェントホストの両方の設定は,できません。

6.4.10 マネージャーホストでの設定をする

マネージャーホストで,次の設定をします。

hosts ファイルにエージェントホストのホスト名および IP アドレスを登録する ping コマンドなどでアドレス解決できない場合に登録してください。

リモート電源連携構成定義ファイルを設定する

設定方法については,「14.4.1 リモート電源連携構成定義ファイル」を参照してくだ さい。

リモート電源連携エージェント定義ファイルを設定する

設定方法については、「14.4.2 リモート電源連携エージェント定義ファイル」を参照 してください。

--つのホストで,マネージャーホストおよびエージェントホストの両方の設定は,できません。

(1) 注意事項

システム環境変数 TZ の値をマネージャーホストとエージェントホストで統一してく ださい。ユーザー環境変数として TZ の値を設定している場合は,システム環境変数 の値と合わせてください。 なお,マネージャーホストとエージェントホストでシステム環境変数 TZ の値が異な

る場合は,エージェントホストのTZ値で動作します。

6.4.11 資料採取ツールを準備する

ログ情報を採取するためのツールを準備します。資料採取ツールの準備については, 「6.1.12 資料採取ツールを準備する」を参照してください。

6.4.12 動作を確認する

マネージャーホストで jaompwagt コマンドを実行し, エージェントホストを終了でき るかどうか確認してください。

6.5 JP1/Power Monitor のアンインストール

ここでは, UNIX 版 JP1/Power Monitor をアンインストールするときの手順を OS ごと に示します。

JP1/Power Monitor をアンインストールする前に, JP1/Base および JP1/Power Monitor と連携するプログラムを停止してください。

6.5.1 HP-UX の場合

ホストの OS が HP-UX の場合のアンインストール手順を次に示します。

- スーパーユーザーでログインするか,または su コマンドでユーザーをスーパーユー ザーに変更する。
- JP1/Power Monitor デーモンおよび JP1 のプロセスがすべて停止していることを確認 する。

JP1/Power Monitor デーモンが起動中の場合は,次のコマンドを実行して停止させます。

/usr/bin/jp1_aom/jaomstop JP1/Power Monitor 以外のプロセスの停止方法については,各プログラムのマニュア ルを参照してください。

 Hitachi PP Installer を使ってアンインストールする。 Hitachi PP Installer については、「6.6 Hitachi PP Installer の使い方」を参照して ください。

6.5.2 Solaris の場合

ホストの OS が Solaris の場合のアンインストール手順を次に示します。

- スーパーユーザーでログインするか,または su コマンドでユーザーをスーパーユー ザーに変更する。
- JP1/Power Monitor デーモンおよび JP1 のプロセスがすべて停止していることを確認 する。

JP1/Power Monitor デーモンが起動中の場合は,次のコマンドを実行して停止させます。

```
/usr/bin/jp1_aom/jaomstop
JP1/Power Monitor 以外のプロセスの停止方法については,各プログラムのマニュア
ルを参照してください。
```

 Hitachi PP Installer を使ってアンインストールする。
 Hitachi PP Installer については、「6.6 Hitachi PP Installer の使い方」を参照して ください。 6. インストールとセットアップ(UNIX ホスト)

6.5.3 AIX の場合

ホストの OS が AIX の場合のアンインストール手順を次に示します。

なお,ホストが AIX の場合,機種によって手順が異なります。それぞれの機種ごとに説明します。

(1) IBM RISC システム /6000 の場合のアンインストール手順

- スーパーユーザーでログインするか,または su コマンドでユーザーをスーパーユー ザーに変更する。
- JP1/Power Monitor デーモンおよび JP1 のプロセスがすべて停止していることを確認 する。

JP1/Power Monitor デーモンが起動中の場合は,次のコマンドを実行して停止させます。

/usr/bin/jp1_aom/jaomstop JP1/Power Monitor 以外のプロセスの停止方法については,各プログラムのマニュア ルを参照してください。

- Hitachi PP Installer を使ってアンインストールする。
 Hitachi PP Installer については、「6.6 Hitachi PP Installer の使い方」を参照して ください。
- (2) IBM-SP2 または SR4300 の場合のアンインストール手順
- (a) コントロールワークステーションからのアンインストール
- スーパーユーザーでログインするか,または su コマンドでユーザーをスーパーユー ザーに変更する。
- JP1/Power Monitor デーモンおよび JP1 のプロセスがすべて停止していることを確認 する。

JP1/Power Monitor デーモンが起動中の場合は,次のコマンドを実行して停止させます。

/usr/bin/jp1_aom/jaomstop JP1/Power Monitor 以外のプロセスの停止方法については,各プログラムのマニュア ルを参照してください。

- Hitachi PP Installer を使ってアンインストールする。
 Hitachi PP Installer については、「6.6 Hitachi PP Installer の使い方」を参照して ください。
- (b) 各ノード内からのアンインストール
- スーパーユーザーでログインするか,または su コマンドでユーザーをスーパーユー ザーに変更する。
- 2. JP1/Power Monitor デーモンおよび JP1 のプロセスがすべて停止していることを確認

する。

JP1/Power Monitor デーモンが起動中の場合は,次のコマンドを実行して停止させます。

/usr/bin/jp1_aom/jaomstop JP1/Power Monitor 以外のプロセスの停止方法については,各プログラムのマニュア ルを参照してください。

 各クラスタノードで, Hitachi PP Installer を使ってアンインストールする。
 Hitachi PP Installer については,「6.6 Hitachi PP Installer の使い方」を参照して ください。

6.6 Hitachi PP Installer の使い方

Hitachi PP Installer は, JP1/Power Monitor の提供媒体に格納されています。ここでは,次の操作について説明します。

- Hitachi PP Installer の起動方法
- Hitachi PP Installer を使って JP1/Power Monitor をインストールする方法
- Hitachi PP Installer を使って JP1/Power Monitor をアンインストールする方法
- Hitachi PP Installer を使って現在インストールされている日立製品のバージョンを確認する方法

Hitachi PP Installer を使用するときの注意事項

Hitachi PP Installer を使用するときは,スーパーユーザー権限が必要です。スー パーユーザーでログインするか,または su コマンドでユーザーをスーパーユーザー に変更してください。

6.6.1 Hitachi PP Installer の起動方法

CD-ROM 媒体から Hitachi PP Installer を起動する方法を次に示します。

- 1. ドライブに JP1/Power Monitor の提供媒体をセットする。
- 2. CD-ROM 装置をマウントする。

次のコマンドを実行します。実行するコマンドは使用する OS によって異なります。 ホストの OS が Solaris の場合,この手順は必要ありません。

HP-UX の場合:

```
/usr/sbin/mount -F cdfs -r デバイススペシャルファイル名 /cdrom
```

AIX の場合:

```
/mount -r -v cdrfs /dev/cd0 /cdrom
```

3. 次のコマンドを実行して, Hitachi PP Installer をインストールおよび起動する。

/cdrom/XXXX/setup /cdrom 「/cdrom」には,使用する CD-ROM のディレクトリ名を指定してください。 CD-ROM 内のディレクトリ名やファイル名は,小文字で表示される場合があります。

ls コマンドで確認し,小文字で表示される場合は,小文字で入力してください。

また , 「XXXX」の部分は , 使用する OS によって次のように変わります。

HP-UX の場合「HPUX」

HP-UX(IPF)の場合「IPFHPUX」

Solaris の場合「solaris」

AIX の場合「aix」

「setup」は, HP-UX および AIX では大文字の「SETUP」になります。

6.6.2 Hitachi PP Installer を使って JP1/Power Monitor をイン ストールする方法

Hitachi PP Installer を使って JP1/Power Monitor をインストールする方法を説明します。

Hitachi PP Installer を起動すると,初期画面が表示されます。表示される初期画面例を 次の図に示します。

図 6-9 Hitachi PP Installer の初期画面例

```
Hitachi PP Installer 02-05

L) List Installed Software.

I) Install Software.

Q) Quit.

Select Procedure ===>

+------+

CAUTION!

YOU SHALL INSTALL AND USE THE SOFTWARE PRODUCT LISTED IN THE

"List Installed Software." UNDER THE TERMS AND CONDITION OF

THE SOFTWARE LICENSE AGREEMENT ATTACHED TO SUCH SOFTWARE PRODUCT.

+------+

All Rights Reserved, Copyright (C) 1994, 2000. Hitachi, Ltd.
```

初期画面で「I」を入力すると、インストールできるソフトウェアの一覧が表示されま す。「JP1/Power Monitor」にカーソルを移動し、スペースバーで選択します。さらに 「I」を入力すると、JP1/Power Monitor がインストールされます。インストール完了後、 「Q」を入力すると初期画面に戻ります。

6.6.3 Hitachi PP Installer を使って JP1/Power Monitor をアン インストールする方法

次のコマンドを実行して, Hitachi PP Installer を起動します。

/etc/hitachi_setup

Hitachi PP Installer の初期画面が表示されます。

初期画面で「D」を入力すると,削除できるソフトウェアの一覧が表示されます。「JP1/ Power Monitor」にカーソルを移動し,スペースバーで選択します。さらに「D」を入力 すると,JP1/Power Monitor がアンインストールされます。削除完了後,「Q」を入力す ると初期画面に戻ります。

6.6.4 Hitachi PP Installer を使って現在インストールされて いる日立製品のバージョンを確認する方法

次のコマンドを実行して, Hitachi PP Installer を起動します。

/etc/hitachi_setup

Hitachi PP Installer の初期画面が表示されます。初期画面で「L」を入力すると,イン ストール済みの日立製品の一覧が表示されます。

7

クラスタシステムで運用す る場合のセットアップ

JP1/Power Monitor は,マネージャーをクラスタシステムで運 用することができます。この章では,クラスタシステムで JP1/Power Monitor を運用するためのセットアップ方法につい て説明します。

なお,JP1/Power Monitor でクラスタシステムのセットアップ をする前に,必ずJP1/Base でクラスタシステムのセットアッ プをしてください。

この機能については,ご使用になるクラスタソフトへの対応を ご確認の上,ご使用ください。

- 7.1 クラスタ運用の概要
- 7.2 クラスタ運用の前提
- 7.3 クラスタ運用の環境設定(Windows ホスト)
- 7.4 クラスタ運用の環境設定(UNIX ホスト)
- 7.5 クラスタ運用時の注意事項

7.1 クラスタ運用の概要

JP1/Power Monitor をクラスタシステムで運用する場合の概要を説明します。なお,ク ラスタシステムや, JP1/Power Monitor と同時に利用するアプリケーションプログラム (JP1 のプログラムを含みます)が,この運用方法に対応していないことがあります。各 プログラムのマニュアルでご確認ください。

なお,クラスタシステムとは,これまで JP1 のマニュアルで「系切り替えシステム」と 呼ばれていたものと同じです。

7.1.1 基本的な運用方法

クラスタシステムを使用する場合の基本的な運用方法を説明します。

系切り替えをする場合, JP1/Power Monitor では,系切り替えの単位ごとに論理ホスト 名を割り当てて運用します。系切り替え単位ごとの多重起動や,エージェントへのアク セスには,この論理ホスト名を使用します。

論理ホスト名には,「7.2 クラスタ運用の前提」で示す前提条件に基づいて割り当てら れたホスト名を使用してください。DNS 運用の場合は, FQDN 形式でないホスト名を使 用してください。

論理ホスト名を指定することで,サービス(デーモン)の起動およびコマンドの実行が, 論理ホストごとにできるようになります。論理ホスト名は次のどちらかの方法で指定し ます。

- 各コマンドの論理ホスト指定オプション(通常は -h オプション。詳細は各コマンドの説明を参照してください)
- 環境変数 JP1_HOSTNAME

コマンドの論理ホスト指定オプションを指定した場合は,環境変数 JP1_HOSTNAME の内 容にかかわらず,オプションに指定した論理ホスト名が有効になります。コマンドの論 理ホスト指定オプションを指定しなかった場合は,jpw_def_set コマンドでの設定内容 によって,環境変数 JP1_HOSTNAME の論理ホスト名を使用するか,または物理ホスト名 を使用します。

なお,Windowsの場合,環境変数JP1_HOSTNAMEをシステム環境変数やユーザー環境 変数として設定しないでください。サービスの起動などができなくなることがあります。 UNIXの場合,ログイン時に実行されるシステムのプロファイル内の環境変数として直 接設定しないでください。デーモンの起動などができなくなることがあります。

7.2 クラスタ運用の前提

JP1/Power Monitor をクラスタシステムで運用するには次の前提条件があります。

クラスタソフト (Microsoft Cluster Server など) がインストールされていること。

実行系から待機系へ引き継げる共有ディスクを持っていること。

実行系から待機系へ引き継げる IP アドレスが設定されていること。

多重起動する場合,各論理ホストに一つずつ IP アドレスがあること。

論理ホスト名が hosts ファイルやネームサーバに設定され, TCP/IP 通信ができるよう になっていること。DNS 運用の場合は, FQDN 形式でないホスト名を使用すること。

前提である JP1/Base でクラスタ運用のための定義がされていること。

論理ホスト名が論理ホスト上の JP1/Base のイベントサービス名と同じ名称であること。

論理ホスト名は,クラスタシステムの物理ホストと同じ名称にしないでください。同じ 名称にするとJP1/Power Monitor を運用できません。

なお,論理ホスト名として指定できる名称の条件については,マニュアル「JP1/Base」 を参照してください。

論理ホスト名には 63 バイト以下の名称を推奨しますが,64 バイト以上の名称を使用す る場合には,先頭から127 バイトが同じにならないようにしてください。

7.3 クラスタ運用の環境設定(Windows ホスト)

JP1/Power Monitor をクラスタシステムで運用するための環境設定について説明します。

7.3.1 設定が必要な項目

ここでは,環境設定で設定する項目について説明します。実際の設定手順は,「7.3.3 環境の定義」で説明します。

(1) 共有ディスクへの共有ファイルの作成

実行系・待機系の切り替え時に情報を共有するために,共有ディスク上にフォルダや ファイルを作成します。共有するファイルの種類,およびファイルを格納するフォルダ を次の表に示します。

共有ファイルの種類	フォルダ名
ログファイル	共有フォルダ名 ¥JP1POWERMONITOR¥log
定義ファイル	共有フォルダ名 ¥JP1POWERMONITOR¥PWROOT

フォルダは論理ホストごとに割り当ててください。論理ホストが異なる場合は,必ず別のフォルダを割り当ててください。論理ホストごとに割り当てたフォルダの下位に,共有するフォルダ,ファイルを作成します。

共有ディスクのフォルダ構成例を次に示します。

(例)論理ホスト node0 の共有フォルダとして「T:¥」を指定する

T:¥JP1POWERMONITOR¥log T:¥JP1POWERMONITOR¥PWROOT

(2) 共通定義情報の設定

JP1/Power Monitor, JP1/Base, JP1/AJS2, および JP1/IM - Manager, 論理ホストご との情報を共通定義情報としてローカルディスク上に持っています。同じ論理ホストの 共通定義情報は,各サーバで同じ内容にしておく必要があります。

(3) サービスの登録

論理ホスト対応のサービスを登録します。サービスは,次の名称で登録されます。

- 表示名称: JP1/PW Manager Service_ 論理ホスト名
- ・ サービス名: JP1_PW_Manager_ 論理ホスト名
- (4) リモート電源マネージャーアイコンの登録

論理ホスト用のリモート電源マネージャー画面を起動するアイコンを作成し,スタート

メニューに登録します。アイコンは,[スタート] - [プログラム] - [JP1_Power Monitor]に,「リモート電源マネージャー 論理ホスト名」という名称で登録されます。

(5) JP1/AJS2 と連携するための設定

JP1/AJS2 と JP1/Power Monitor を同じ論理ホスト上で運用する場合は, JP1/AJS2 の リモート電源制御ジョブからの要求を同じ論理ホスト上の JP1/Power Monitor が受け取 れるように設定します。

jpw_def_set -ey コマンドを実行することで, JP1/AJS2のリモート電源制御ジョブ からの要求を同じ論理ホスト上の JP1/Power Monitor が受け取れるようになります。な お, jpw_def_set -en を実行すると, JP1/AJS2のリモート電源制御ジョブからの要 求は,実行系の物理ホスト上の JP1/Power Monitor が受け取ります。これは,06-01 以 前の JP1/Power Monitor の動作と同じ動作です。JP1/Power Monitor をインストールし た直後の設定(jpw_def_set コマンドを実行していない状態)では,06-01 以前と同じ 動作をするようになっています。jpw_def_set コマンドの詳細については,「15. コマ ンド」の「jpw_def_set」を参照してください。

7.3.2 インストール

実行系,待機系それぞれのローカルディスク上に JP1/Power Monitor をインストールし てください。Windows の場合,実行系・待機系とも,同じ名称のドライブおよびフォル ダにインストールしてください。

共有ディスクには, JP1/Power Monitor をインストールしないでください。

7.3.3 環境の定義

「7.3.1 設定が必要な項目」で説明した項目を GUI で定義します。実行系と待機系でそれぞれ作業が必要です。

クラスタシステムの実行系は,共有フォルダがオンラインの状態でセットアップしてく ださい。オフライン状態でセットアップをすると,誤ったフォルダが作成されてしまう 可能性があります。オンライン状態を確認してからセットアップしてください。誤って, オフライン状態のままセットアップしてしまった場合は,まず,オフライン状態のまま, 誤って作成されたフォルダを削除します。その後,共有フォルダをオンラインにし,再 度セットアップしてください。

実行系と待機系での作業を次に示します。

- (1) 実行系での作業
- 実行系で JP1/Base の設定作業をする。
 実行系での JP1/Base の設定作業については,マニュアル「JP1/Base」を参照してく ださい。

 JP1/AJS2 およびその他の連携プログラムの設定作業をする。 JP1/AJS2 やその他のプログラムと JP1/Power Monitor とを連携して使用する場合 は, JP1/AJS2 およびその他の JP1/Power Monitor と連携するプログラムの設定作業 をします。 また,電源制御装置のリモート制御コマンドを実行系・待機系で同じ名称のフォルダ にインストールしておきます。

- 電源制御装置の設定をする。
 [電源制御装置の設定]ダイアログボックスで設定をします。[定義設定位置]は,実 行系と待機系で同じ位置を指定してください。
- JP1PW パス ¥bin¥jp1pwhasetup.exe を実行する。
 PW クラスタ構成の設定] ダイアログボックスが表示されます。

参PW クラス 行い	クラスタ構成の設定 タシステムIこ対応するための論理ホスト構成の設定 ます。	× 該
	実行系 論理ホストの設定 待機系 論理ホストの設定	
	I III III III III III III III III III	

5. [実行系論理ホストの設定]をクリックする。 次に示すダイアログボックスが表示されます。

実行系 論理ホストの設定		×
設定する論理ホスト名を選択してください。		
jp1-ha1		•
- ファイルフォルダ 論理ホストで使用するファイルフォルダを指定し ファイルフォルダ配下にには定義ファイル、ログファイ 共有ディスク上のファイルフォルダを指定して	,ます。 ル及び一時ファイルが配置されます。 ください。	
F:¥JP1HA1		
	〈戻る(日) 次へいのう	キャンセル

このダイアログボックスで,論理ホスト名,および共有ディスク上のフォルダを指定します。

「指定したフォルダ名 ¥JP1POWERMONITOR¥」フォルダ下に,論理ホスト用のログ フォルダおよびデータフォルダが,ローカルディスクからコピーされます。 なお,この指定をするときには,共有ディスクを参照できる状態にしておく必要があ

- ります。
- [次へ]をクリックする。
 次に示すダイアログボックスが表示されます。

実行系 論理ホストの設定

倫理ホスト名] jp1-ha1			4
リァイルフォルタ门 F:¥JP1HA1			
ナービス] JP1/PW Manager Service_jp1-ha1	E		
イコン] リモート電源マネージャー jp1-ha1			
			Þ

X

設定内容を確認してください。設定内容が正しければ ,[完了] をクリックしてくだ さい。

注意

設定した論理ホスト名が 128 バイト以上の場合,アイコンに登録する論理ホストの表示名は先頭から 127 バイトまでとなります。

jp1pwhase	tup		×
٩	アイコンに登録す 先頭から127バイ	る論理ホストの表示ネ 「トまでとなります。	3(J
Sumi:	(111 <u>1</u>)	いいえ(N)	

ダイアログボックスが表示された場合は,同じ名称の論理ホストが登録されてい ないか確認してください。同じ名称の論理ホストがすでに登録されている場合 は,[スタートメニュー]から登録されているアイコン名を変更し,アイコンの 名称が重複しないようにしてください。

- jpw_def_set コマンドを実行して,同じ論理ホスト上の JP1/AJS2 と JP1/Power Monitor を連携するための設定をする。 JP1/AJS2 と JP1/Power Monitor を同じ論理ホスト上で運用する場合は, jpw_def_set -ey を実行します。それ以外の場合は設定不要です。jpw_def_set コマンドの詳細については,「15. コマンド」の「jpw_def_set」を参照してください。
- jpwconfigset コマンドを実行する。 JP1/AJS2 と連携する場合は,次のコマンドを実行して,論理ホスト上のJP1/AJS2 との連携の環境設定をします。JP1/AJS2 と連携する場合は,必ずこのコマンドを実 行してください。 jpwconfigset -h 論理ホスト名

以上で実行系での作業は完了です。

(2)待機系での作業

- 実行系の共通定義情報を待機系へ反映させる。 実行系での作業が完了したあと、実行系の共通定義情報を待機系にコピーします。 まず、実行系で次の作業をします。
 - 実行系で jbsgetcnf コマンドを実行し,共通定義情報を退避します。実行するコ マンドを次に示します。
 - jbsgetcnf -h 論理ホスト名 > 退避ファイル名
 - ・ 退避ファイルを待機系にコピーします。

次に,待機系で次の作業をします。

コピーした退避ファイルを引数に指定して,jbssetcnf コマンドを実行します。
 実行するコマンドを次に示します。
jbssetcnf 退避ファイル名

- 2. 待機系で JP1/Base の設定作業をする。
 待機系での JP1/Base の設定作業については,マニュアル「JP1/Base」を参照してく ださい。
- JP1/AJS2 およびその他の連携プログラムの設定作業をする。 JP1/AJS2 やその他のプログラムと JP1/Power Monitor とを連携して使用する場合 は, JP1/AJS2 およびその他の JP1/Power Monitor と連携するプログラムの設定作業 をします。 また,電源制御装置のリモート制御コマンドを実行系・待機系で同じ名称のフォルダ にインストールしておきます。
- 電源制御装置の設定をする。
 [電源制御装置の設定]ダイアログボックスで設定をします。[定義設定位置]は,実 行系と待機系で同じ位置を指定してください。
- JP1PW パス ¥bin¥jp1pwhasetup.exe コマンドを実行する。
 [PW クラスタ構成の設定]ダイアログボックスが表示されます。
- 6. [待機系論理ホストの設定]をクリックする。
 次に示すダイアログボックスが表示されます。

待機系 論理ホストの設定			×
┌ 論理ホスト名			
設定する論理ホスト名を選択してください。			
lip1-ha1			
http://www.com			
	< 戻る(日)	<u>沃へ(N) ></u>	キャンセル

実行系で設定した論理ホスト名を選択します。

7. [次へ]をクリックする。
 次に示すダイアログボックスが表示されます。



設定内容を確認してください。設定内容が正しければ,[完了]をクリックしてくだ さい。

注意

設定した論理ホスト名が 128 バイト以上の場合,アイコンに登録する論理ホストの表示名は先頭から 127 バイトまでとなります。

jp1pwhase	tup		X
٩	アイコンに登録す 先頭から127バイ	る論理ホストの表示 「トまでとなります。	名は
Sur.	and -	いいえ(<u>N</u>)	

ダイアログボックスが表示された場合は,同じ名称の論理ホストが登録されてい ないか確認してください。同じ名称の論理ホストがすでに登録されている場合 は,[スタートメニュー]から登録されているアイコン名を変更し,アイコンの 名称が重複しないようにしてください。

 jpw_def_set コマンドを実行して,同じ論理ホスト上の JP1/AJS2 と JP1/Power Monitor を連携するための設定をする。 実行系と同じオプションを指定して jpw_def_set コマンドを実行します。 jpw_def_set コマンドの詳細については,「15. コマンド」の「jpw_def_set」を参 照してください。

以上で,設定は完了です。

7.3.4 クラスタソフトへの登録

フェールオーバーさせる JP1/Power Monitor のサービスをクラスタソフトに登録しま す。登録方法の詳細は各クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

指定の際は,下記の点に注意してください。

クラスタソフトに登録するのは,環境設定で登録された次の名称のサービスです。 JP1_PW_Manager_論理ホスト名

クラスタソフトで JP1/Power Monitor の稼働状態を監視する場合は, jpw_rpw_status コマンドをクラスタソフトに登録します。 jpw_rpw_status コマンドの詳細については,「15. コマンド」の 「jpw_rpw_status」を参照してください。

サービスは,使用する IP アドレスおよび共有ディスクといっしょに,実行系から待機 系に引き継がれるようにしてください。アプリケーションプログラムのフェールオー バーに伴ってフェールオーバーする場合は,アプリケーションプログラムもいっしょ に引き継がれるように設定してください。

IP アドレスおよび共有ディスクが引き継がれ,待機系のJP1/Base が起動されてから,JP1/Power Monitor が起動されるようにしてください。

クラスタソフトには,起動順序,および停止順序を次のように登録してください。 起動順序

JP1/Base JP1/Power Monitor JP1/AJS2(JP1/AJS2と連携する場合) 停止順序

JP1/AJS2 (JP1/AJS2 と連携する場合) JP1/Power Monitor JP1/Base

JP1/AJS2 と動作連携をしていて,かつ自ホストの電源をオン・オフする運用の場合, 異常検出時には待機系に系を切り替えるよう設定してください。

サービスの再起動を行う設定の場合,JP1/Power Monitor からの電源オフをクラスタ ソフトが異常と判断してサービスを再起動します。このため,JP1/Power Monitor の 終了条件が成立せず,ホストの電源がオフできません。

7.3.5 エージェントホストの追加

マネージャーホストで,エージェントホストを追加します。エージェントホストを追加 する手順は,物理ホストの場合と同じで,電源制御装置の設定とエージェントホスト名 の設定が必要です。エージェントホスト追加の手順は,「5.2.9 マネージャーホストでの 設定をする」を参照してください。

電源制御装置の設定情報([電源制御装置の設定]ダイアログボックスの設定内容)は, 論理ホスト単独では管理しません。物理ホストと論理ホストで同じ情報を参照します。 電源制御装置の設定は,クラスタシステムを構成するすべての物理ホストで完全に一致 させてください。

7.3.6 共通定義情報を変更したときの作業

クラスタシステムでは, JP1/Power Monitor, JP1/Base, JP1/AJS2, および JP1/IM -Manager 共通定義情報を各物理ホスト上で一致させる必要があります。実行系の物理ホ ストで JP1/Power Monitor, JP1/Base, JP1/AJS2, JP1/IM - Manager 設定が完了した あと,および共通定義情報を変更したあとには,この項で説明する操作をして,各物理 ホスト上の情報を一致させてください。

なお,この操作は,JP1/Power Monitor だけでなく,JP1/Base,JP1/AJS2,および JP1/IM - Manager にも影響を与えるので注意して作業してください。

共通定義情報は,次に示す操作をした時に変更されます。

[PW クラスタ構成の設定]ダイアログボックスを使って設定を変更した場合

jpwconfigset コマンドに論理ホスト名を指定して実行した場合

上記の操作をした場合は,次に示す操作をして,実行系と待機系で共通定義情報を一致 させてください。

(1) 実行系での作業

- 実行系で jbsgetcnf コマンドを実行し,共通定義情報を退避する。
 実行するコマンドを次に示します。
 jbsgetcnf -h 論理ホスト名 > 退避ファイル名
- 2. 退避ファイルを待機系にコピーする。

(2)待機系での作業

 退避ファイルを引数に指定して, jbssetcnf コマンドを実行する。 実行するコマンドを次に示します。 jbssetcnf 退避ファイル名

7.3.7 論理ホストの削除

論理ホストを削除するための手順を次に示します。

Windows で論理ホストを削除する場合は, JP1/Base の jp1bshasetup.exe コマンド を使用します。

- 1. jp1bshasetup.exe コマンドを実行する。
- [Base クラスタ構成の設定]ダイアログボックスの「論理ホストの削除」ボタンをク リックする。
- 3. 削除したい論理ホスト名を選択する。

これによって, JP1/Power Monitor, JP1/Base, JP1/AJS2, および JP1/IM - Manager の論理ホスト情報とサービスが削除されます。JP1/Power Monitor だけを削除すること

はできません。

論理ホストの削除では,共有ディスク上の共有ファイル,共有フォルダは削除されません。手作業で削除してください。

7.4 クラスタ運用の環境設定(UNIX ホスト)

JP1/Power Monitor をクラスタシステムで運用するための環境設定について説明します。

7.4.1 設定が必要な項目

ここでは,環境設定で設定する項目について説明します。実際の設定手順は「7.4.3 環境の定義」で説明します。

(1) 共有ディスクへの共有ファイルの作成

実行系・待機系の切り替え時に情報を共有するために,共有ディスク上にディレクトリ やファイルを作成します。共有するファイルの種類,およびファイルを格納するディレ クトリを次の表に示します。

共有ファイルの種別	共有ディレクトリ
リモート電源連携定義ファイル	共有ディレクトリ名 / jp1_aom/rpw/
システム情報ファイル	共有ディレクトリ名 / jp1_aom/sys/
ログファイル	共有ディレクトリ名 / jp1_aom/log/

ディレクトリは,論理ホストごとに割り当ててください。論理ホストが異なる場合は, 必ず別のディレクトリを割り当ててください。論理ホストごとに割り当てたディレクト リの下位に,共有するディレクトリ,ファイルを作成します。

共有ディスクのディレクトリ構成例を次に示します。

(例)論理ホスト node0 の共有ディレクトリとして「/shdsk/node0/」を指定する

```
/shdsk/node0/jp1_aom/rpw/
/shdsk/node0/jp1_aom/sys/
/shdsk/node0/jp1_aom/log/
```

(2) 共通定義情報の設定

JP1/Power Monitor, JP1/Base, JP1/AJS2, および JP1/IM - Manager は, 論理ホスト ごとの情報を共通定義情報としてローカルディスク上に持っています。同じ論理ホスト の共通定義情報は,各サーバで同じ内容にしておく必要があります。

(3) JP1/AJS2 と連携するための設定

JP1/AJS2 と JP1/Power Monitor を同じ論理ホスト上で運用する場合は, JP1/AJS2 の リモート電源制御ジョブからの要求を同じ論理ホスト上の JP1/Power Monitor が受け取 れるように設定します。

jpw_def_set -ey コマンドを実行することで, JP1/AJS2 のリモート電源制御ジョブ からの要求を同じ論理ホスト上の JP1/Power Monitor が受け取れるようになります。な お,jpw_def_set -enを実行すると,JP1/AJS2のリモート電源制御ジョブからの要 求は,実行系の物理ホスト上のJP1/Power Monitor が受け取ります。これは,06-01 以 前のJP1/Power Monitor の動作と同じ動作です。JP1/Power Monitor をインストールし た直後の設定(jpw_def_set コマンドを実行していない状態)では,06-01 以前と同じ 動作をするようになっています。jpw_def_set コマンドの詳細については,「15. コマ ンド」の「jpw_def_set」を参照してください。

7.4.2 インストール

実行系,待機系それぞれのローカルディスク上に JP1/Power Monitor をインストールしてください。共有ディスク上には, JP1/Power Monitor をインストールしないでください。

7.4.3 環境の定義

「7.4.1 設定が必要な項目」で説明した項目を,コマンドを使って定義します。実行系と 待機系でそれぞれ作業が必要です。

クラスタシステムの実行系は,共有ディレクトリがオンラインの状態でセットアップし てください。オフライン状態でセットアップをすると,誤ったディレクトリが作成され てしまう可能性があります。オンライン状態を確認してからセットアップしてください。 誤って,オフライン状態のままセットアップしてしまった場合は,まず,オフライン状 態のまま,誤って作成されたディレクトリを削除します。その後,共有フォルダをオン ラインにし,再度セットアップしてください。

次に,実行系と待機系それぞれでの作業を説明します。

(1) jp1pw_setup_cluster コマンド

jp1pw_setup_cluster コマンドを使用して環境設定をします。 jp1pw_setup_cluster コマンドの入力形式を次に示します。

jp1pw_setup_cluster -h **論理ホスト名** [-d 共有ディレクトリ名] [-v]

-hオプションには, JP1/Base で設定した論理ホスト名を指定します。

-d オプションは,実行系の環境設定時に指定します。このオプションには,共有ディレクトリと共有ファイルを作成する,共有ディスク上のディレクトリをフルパスで指定します。

-vオプションを指定すると,処理状況が表示されます。

コマンドを実行すると,共有ディレクトリとして,「指定したディレクトリ名 / jp1_aom/」が作成され,ローカルディスクの定義ファイル(/etc/opt/jp1_aom/ rpw/下のファイル)がコピーされます。 jp1pw_setup_cluster コマンドの詳細については、「15. コマンド」の 「jp1pw_setup_cluster」を参照してください。

注意事項

- このコマンドの実行前に, JP1/Power Monitor のすべてのデーモンを停止してく ださい。また,物理ホストで動作している JP1 プログラムを停止してください。
- コマンドを実行するときは,必ず共有ディスクをマウントしておいてください。
- 設定はノードごとに実施してください。
- (2) 実行系での作業
- 実行系で JP1/Base の設定作業をする。 実行系での JP1/Base の設定作業については,マニュアル「JP1/Base」を参照してく ださい。
- JP1/AJS2 およびその他の連携プログラムの設定作業をする。 JP1/AJS2 やその他のプログラムと連携して, JP1/Power Monitor を使用する場合は, JP1/AJS2 およびその他の JP1/Power Monitor と連携するプログラムの設定作業をし ます。 また、電源制御装置の以て、と制御ココンドを定任で、往継をで同じ名称のディーク

また,電源制御装置のリモート制御コマンドを実行系・待機系で同じ名称のディレクトリにインストールしておきます。

- 論理ホストを設定し,共有ディスク上に共有ファイル,共有ディレクトリを作成する。
 次のコマンドを実行します。
 jplpw_setup_cluster -h 論理ホスト名 -d 共有ディレクトリ
- 4. リモート電源連携構成定義ファイルを編集する。
 - リモート電源連携構成定義ファイル(/ 共有ディレクトリ / jp1_aom/rpw/ rpw_conf)の次のパラメーターの値を変更してください。
 - agtdef:共有ディスク上のリモート電源連携エージェント定義ファイルを指定する。
 - agrdb:共有ディスク上のリモート電源連携エージェントデータベースのディレクトリを指定する。
 - active: y(リモート電源連携デーモンを起動する)を指定する。
 - timeout:必要に応じて通信打ち切り時間を指定する。
 - manager:指定しない。

```
(設定例)
```

```
agtdef /共有ディレクトリ/jp1_aom/rpw/agt_def
agtdb /共有ディレクトリ/jp1_aom/rpw/db
active y
timeout 60
manager
詳細については,「14.4.1 リモート電源連携構成定義ファイル」を参照してくださ
い。
```

- jpw_def_set コマンドを実行して、同じ論理ホスト上の JP1/AJS2 と JP1/Power Monitor を連携するための設定をする。 JP1/AJS2 と JP1/Power Monitor を同じ論理ホスト上で運用する場合は、 jpw_def_set -ey を実行します。それ以外の場合は設定不要です。jpw_def_set コマンドの詳細については、「15. コマンド」の「jpw_def_set」を参照してください。
- jaomajs2confset コマンドを実行する。 論理ホスト上の JP1/AJS2 と連携する場合は,次のコマンドを実行して,論理ホスト 上の JP1/AJS2 との連携の環境設定をします。JP1/AJS2 と連携する場合は,必ずこ のコマンドを実行してください。 jaomajs2confset -h 論理ホスト名
- 以上で実行系での作業は完了です。
- (3)待機系での作業
- 実行系の共通定義情報を待機系へ反映させる。
 実行系での作業が完了したあと、実行系の共通定義情報を待機系にコピーします。
 まず、実行系で次の作業をします。
 - 実行系で jbsgetcnf コマンドを実行し,共通定義情報を退避します。実行するコマンドを次に示します。
 jbsgetcnf -h 論理ホスト名 > 退避ファイル名
 - ・ 退避ファイルを待機系にコピーします。

次に,待機系で次の作業をします。

- ・ 退避ファイルを引数に指定して,jbssetcnfコマンドを実行します。実行するコマンドを次に示します。
 jbssetcnf 退避ファイル名
- 2. 待機系で JP1/Base の設定作業をする。 JP1/Base の作業については、マニュアル「JP1/Base」を参照してください。
- JP1/AJS2 およびその他の連携プログラムの設定作業をする。 JP1/AJS2 やその他のプログラムと連携して, JP1/Power Monitor を使用する場合は, JP1/AJS2 およびその他の JP1/Power Monitor と連携するプログラムの設定作業をし ます。 また,電源制御装置のリモート制御コマンドを実行系・待機系で同じ名称のディレク

また,電源制御装置のリモート制御コマンドを実行糸・待機糸で同じ名称のティレク トリにインストールしておきます。

- 論理ホストを設定する。
 次のコマンドを実行します。
 jplpw_setup_cluster -h 論理ホスト名
- jpw_def_set コマンドを実行して,同じ論理ホスト上の JP1/AJS2 と JP1/Power Monitor を連携するための設定をする。
 実行系と同じオプションを指定して jpw_def_set コマンドを実行します。

jpw_def_set コマンドの詳細については、「15. コマンド」の「jpw_def_set」を参 照してください。

7.4.4 クラスタソフトへの登録

フェールオーバーさせる JP1/Power Monitor のデーモンを, クラスタソフトに登録して ください。登録方法の詳細は各クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

指定の際は,下記の点に注意してください。

デーモンは,使用する IP アドレスおよび共有ディスクといっしょに,実行系から待機 系に引き継がれるようにしてください。アプリケーションプログラムのフェールオー バーに伴ってフェールオーバーする場合は,アプリケーションプログラムもいっしょ に引き継がれるように設定してください。

IP アドレスおよび共有ディスクが引き継がれ,待機系の JP1/Base が起動してから, JP1/Power Monitor が起動するようにしてください。

クラスタソフトには、起動順序、および停止順序を次のように登録してください。 起動順序

JP1/Base JP1/Power Monitor JP1/AJS2 (JP1/AJS2 と連携する場合)

停止順序

JP1/AJS2(JP1/AJS2 と連携する場合) JP1/Power Monitor JP1/Base

UNIX の場合, クラスタソフトに登録するのは, 次に示すコマンドです。

 jpw_start.cluster 論理ホスト名 jpw_start.cluster コマンドは,下記のコマンドを実行します。 jaomlgrpwstart -h 論理ホスト名

また,停止する場合は以下のコマンドを登録します。

- jpw_stop.cluster 論理ホスト名 jpw_stop.cluster コマンドは,下記のコマンドを実行します。 jaomlgrpwstop -h 論理ホスト名
- jpw_killall.cluster 論理ホスト名 jpw_killall.cluster コマンドは, jaomlgrpwstop -f コマンドを使用して, JP1/Power Monitor を強制終了します。

また、クラスタソフトで JP1/Power Monitor の稼働状況を監視する場合は以下のコマ ンドを登録します。

• jpw_rpw_status -h 論理ホスト名

各コマンドの詳細については、「15. コマンド」を参照してください。 なお, UNIX の場合, psコマンドの出力結果には,プロセス名の後ろに論理ホスト名 が与えられ,どの論理ホストのプロセスか判断できるようになっています。

JP1/AJS2 と動作連携をしていて,かつ自ホストの電源をオン・オフする運用の場合,

異常検出時には待機系に系を切り替えるよう設定してください。

サービスの再起動を行う設定の場合, JP1/Power Monitor からの電源オフをクラスタ ソフトが異常と判断してサービスを再起動します。このため, JP1/Power Monitor の 終了条件が成立せず, ホストの電源がオフできません。

7.4.5 エージェントホストの追加

マネージャーホストで,エージェントホストを追加します。エージェントホストを追加 する手順は,物理ホストの場合と同じで,電源制御装置の設定とエージェントホスト名 の設定が必要です。エージェントホスト追加の手順は,「6.2.12 マネージャーホストで の設定をする」を参照してください。

エージェントホストの情報は,共有ディスク上のリモート電源連携エージェント定義 ファイルに保存されます。リモート電源連携エージェント定義ファイルの設定情報と, 各物理ホストでの制御コマンドの配置を完全に一致させてください。

7.4.6 共通定義情報を変更したときの作業

クラスタシステムでは, JP1/Power Monitor, JP1/Base, JP1/AJS2, および JP1/IM -Manager の共通定義情報を各物理ホスト上で一致させる必要があります。実行系の物理 ホストで JP1/Power Monitor, JP1/Base, JP1/AJS2, JP1/IM - Manager の設定が完了 したあと,および共通定義情報を変更したあとには,この項で説明する操作をして,各 物理ホスト上の情報を一致させてください。

なお,この操作は,JP1/Power Monitor だけでなく,JP1/Base,JP1/AJS2,および JP1/IM - Manager にも影響を与えるので注意して作業してください。

共通定義情報は,次に示す操作をした時に変更されます。

jp1pw_setup_cluster コマンドを使って, JP1/Power Monitor をクラスタ用に セットアップをした場合

jaomsjs2confset コマンドに論理ホスト名を指定して実行した場合

上記の操作をした場合は,次に示す操作をして,実行系と待機系で共通定義情報を一致 させてください。

(1) 実行系での作業

- 実行系で jbsgetcnf コマンドを実行し,共通定義情報を退避する。
 実行するコマンドを次に示します。
 jbsgetcnf -h 論理ホスト名 > 退避ファイル名
- 2. 退避ファイルを待機系にコピーする。
- (2)待機系での作業
- 1. 共通定義情報退避ファイルを引数に指定して, jbssetcnf コマンドを実行する。実行す

るコマンドを次に示す。 jbssetcnf 退避ファイル名

7.4.7 論理ホストの削除

論理ホストを削除する場合は, JP1/Base の jbsunsetcnf コマンドを使用します。次の コマンドを実行してください。

jbsunsetcnf -i -h 論理ホスト名

jbsunsetcnf コマンドの詳細については,マニュアル「JP1/Base」を参照してください。

これによって, JP1/Power Monitor, JP1/Base, JP1/AJS2, および JP1/IM - Manager の論理ホスト情報とサービスが削除されます。JP1/Power Monitor だけを削除すること はできません。

論理ホストの削除では,共有ディスク上の共有ファイル,共有フォルダは削除されません。手作業で削除してください。

7.5 クラスタ運用時の注意事項

クラスタシステムで多重起動する場合,多重起動する論理ホストの数だけ,システムのリソースが必要となります。

クラスタシステムで JP1/Power Monitor を設定する場合は,物理ホストおよび論理ホ ストで動作している JP1 のプログラムを必ず停止してください。物理ホストの JP1 プ ログラムを停止しないまま,クラスタシステムの設定を行った場合,論理ホストの サービスが正常に動作しなくなります。このような場合は,サーバを再起動して,回 復してください。

システム環境変数 TZ の値をマネージャーホストとエージェントホストで統一してく ださい。ユーザー環境変数として TZ の値を設定している場合は,システム環境変数 の値と合わせてください。

なお,マネージャーホストとエージェントホストでシステム環境変数 TZ の値が異なる場合は,エージェントホストの TZ 値で動作します。

UNIX の場合,同じ論理ホストでは,言語種別および環境変数 LANG の値を統一して ください。

Windows の場合,実行系の定義を退避するときにjbsgetcnf コマンドに指定する論 理ホスト名には,論理ホストを定義したときに指定した名称と大文字・小文字を合わ せて指定してください。

誤った指定をした場合は,論理ホストを削除してから再度設定してください。

8

自ホストの電源を制御する 操作(Windows ホスト)

この章では, Windows の自ホストの電源を制御する操作について説明します。

- 8.1 スケジュール情報を設定してホストを起動・終了する
- 8.2 スケジュール情報を確認する
- 8.3 スケジュール情報を退避・配布・回復する
- 8.4 ホストの終了処理を直ちに実行する
- 8.5 自ホストの電源を制御する際の注意事項

8.1 スケジュール情報を設定してホストを起 動・終了する

自ホストを起動・終了する日付や時刻などのスケジュール情報を設定します。設定した 時刻になると,自動的にホストの電源を起動・終了できます。

スケジュール情報を設定するには, Administrators 権限が必要です。

注意事項

- JP1/Power Monitor で設定したスケジュールと各電源制御装置で設定したスケジュールの 両方でホストを運用しないでください。両方で運用した場合の動作は保証しません。
- 自ホストの電源運用を管理するプロセスは JP1/Base Control Service サービスから起動されます。自ホストの電源運用中は JP1/Base Control Service サービスを停止させないでください。

スケジュール情報を設定するには,次の二つ方法があります。

- GUI で設定する
- 運転スケジュール定義ファイルをインポートする

スケジュール情報を GUI で設定する方法については,図 8-1 および「8.1.1 日付と時刻 を設定する」および「8.1.2 運休日を設定する」を参照してください。

運転スケジュール定義ファイルを使用したスケジュールの設定については,「8.1.3 運転 スケジュール定義ファイルをインポートする」を参照してください。

スケジュール情報を GUI で設定する流れを次の図に示します。



図 8-1 スケジュール情報設定の流れ

8.1.1 日付と時刻を設定する

自ホスト(Windows ホスト)を起動・終了する日付と時刻を設定します。日付と時刻を

設定するには,次の二つの方法があります。

[カレンダー設定]ダイアログボックスで,ホストを起動・終了する日付または曜日を 設定し,[時刻設定]ダイアログボックスで,時刻を設定する

[年間カレンダー設定]ダイアログボックスで,ホストを起動・終了する日付を設定 し,[時刻設定]ダイアログボックスで,時刻を設定する

また,設定した時刻を取り消したい場合,[時刻設定]ダイアログボックスで取り消します。

[カレンダー設定]ダイアログボックス,[年間カレンダー設定]ダイアログボックス, および[時刻設定]ダイアログボックスについては,「12.3 自ホストの起動・終了を設 定するダイアログボックス」を参照してください。

(1)[カレンダー設定]ダイアログボックスで日付または曜日を設定す る

[カレンダー設定]ダイアログボックスでホストを起動する日付または曜日を設定する場合の手順を次に示します。

- Windows の[スタート]メニューから,[プログラム] [JP1_Power Monitor] -[カレンダー設定]を選択する。 当月のカレンダーを表示した[カレンダー設定]ダイアログボックスが表示されま す。
- 2. カレンダーからホストを起動・終了する日付または曜日を選択する。
- 3. 次のどれかの方法で[時刻設定]ダイアログボックスを表示する。
 - •[カレンダー設定]ダイアログボックスの[時刻設定]ボタンをクリックする。
 - 選択した日付または曜日をダブルクリックする。
 - 選択した日付または曜日を右クリックし,[時刻設定]を選択する。
- 4. [時刻設定]ダイアログボックスの[時刻]で時刻を設定する。
- 5. [電源オン], [電源オフ:強制終了], または[電源オフ:計画終了]を選択する。
- 6. [追加]ボタンをクリックする。
 [時刻設定リスト]リストボックスに設定した時刻が表示されます。
- 7. [時刻設定]ダイアログボックスの[OK]ボタンをクリックする。
 設定が完了して,[カレンダー設定]ダイアログボックスに戻ります。[カレンダー設定]ダイアログボックスで,時刻を設定した日付や曜日が青く表示されます。[OK]ボタンをクリックした時点で設定は有効になります。JP1/Base Control Service サービスを再起動する必要はありません。

(2)[年間カレンダー設定]ダイアログボックスで日付を設定する

[年間カレンダー設定]ダイアログボックスで日付を設定する場合の手順を次に示します。

- Windows の[スタート]メニューから,[プログラム] [JP1_Power Monitor] -[カレンダー設定]を選択する。 [カレンダー設定]ダイアログボックスが表示されます。
- 2. [年間カレンダー]ボタンをクリックする。
 [年間カレンダー設定]ダイアログボックスが表示されます。
- 3. カレンダーからホストを起動・終了する日付を選択する。
- 4. 次のどちらかの方法で [時刻設定]ダイアログボックスを表示する。
 - •[年間カレンダー設定]ダイアログボックスの[時刻設定]ボタンをクリックする。
 - 選択した日付をダブルクリックする。
 - 選択した日付を右クリックし、[時刻設定]を選択する。
- 5. [時刻設定]ダイアログボックスの[時刻]で時刻を設定する。
- 6. [電源オン], [電源オフ:強制終了], または[電源オフ:計画終了]を選択する。
- 7. [追加]ボタンをクリックする。
 [時刻設定リスト]リストボックスに設定した時刻が表示されます。
- 8. [時刻設定]ダイアログボックスの[OK]ボタンをクリックする。

設定が完了して、[年間カレンダー設定]ダイアログボックスに戻ります。[カレン ダー設定]ダイアログボックスや[年間カレンダー設定]ダイアログボックスで、時 刻を設定した日付が青く表示されます。[OK]ボタンをクリックした時点で設定は有 効になります。JP1/Base Control Service サービスを再起動する必要はありません。

(3) 設定した時刻を取り消す

設定した時刻を取り消す手順を次に示します。

- [時刻設定]ダイアログボックスの[時刻設定リスト]リストボックスから,取り消したい時刻を選択する。
- [削除]ボタンをクリックするか,選択した時刻をダブルクリックする。
 [時刻設定リスト]リストボックスから選択した時刻が削除されます。すべての時刻 を削除したい場合,[全て削除]ボタンをクリックします。
- 3. [OK]ボタンをクリックする。

これで設定した時刻が取り消されます。[カレンダー設定]ダイアログボックスや [年間カレンダー設定]ダイアログボックスで,設定した時刻を取り消した日付や曜 日が黒い表示に戻ります。また,日付で時刻を設定し,曜日で設定した時刻を取り消 した場合,その日付は,青く表示されます。[OK]ボタンをクリックした時点で設定 は有効になります。JP1/Base Control Service サービスを再起動する必要はありませ ん。

8.1.2 運休日を設定する

Windows ホストのスケジュールで運休日を設定します。運休日とは,ホストを起動・終

了するスケジュールを実行しない日のことです。運休日に設定すると,その日に設定したスケジュールは,無効になります。運休日を設定するには,[運休日設定]ダイアログボックスを使います。

運休日前にホストが終了するように設定されていない場合,運休日になってもホストは 運転を続けます。運休日にホストを運転したくない場合は,運休日前にホストを終了さ せるスケジュールを設定してください。

運休日の設定,追加,および取り消しの手順を次に示します。[運休日設定]ダイアログ ボックスについては,「12.3.4 [運休日設定]ダイアログボックス」を参照してくださ い。

(1) 運休日を設定・追加する

運休日を設定または追加する手順を次に示します。

- 1. [運休日設定]ダイアログボックスの[運休日]で,運休日にする日付を設定する。
- 2. [追加]ボタンをクリックする。
 [運休日リスト]リストボックスに,設定した日付が表示されます。
- [OK]ボタンをクリックする。
 [カレンダー設定]ダイアログボックスや[年間カレンダー設定]ダイアログボック スで,運休日に設定された日付が赤く表示されます。

(2) 運休日を取り消す

運休日を取り消す手順を次に示します。

- [運休日設定]ダイアログボックスの[運休日リスト]リストボックスから,取り消したい日付を選択する。
- [削除]ボタンをクリックするか,選択した日付をダブルクリックする。
 運休日リストから選択した日付が削除されます。すべての日付を取り消したい場合,
 [全て削除]をクリックします。
- [OK]ボタンをクリックする。
 [カレンダー設定]ダイアログボックスや[年間カレンダー設定]ダイアログボック スで,取り消された日付が黒い表示に戻ります。

8.1.3 運転スケジュール定義ファイルをインポートする

運転スケジュール定義ファイルに,自ホスト(Windowsホスト)を起動・終了するスケ ジュールを設定します。運転スケジュール定義ファイルの編集には,エディターを使用 します。編集した運転スケジュール定義ファイルをインポートすると,Windowsホスト のスケジュールを設定できます。

運転スケジュール定義ファイルの形式については,「13.2.1 運転スケジュール定義ファ イル」を参照してください。 運転スケジュール定義ファイルを使って,Windowsホストのスケジュールを設定するに は,次の二つの場合があります。

- 新たに Windows ホストのカレンダーを設定する。
- Windows ホストのカレンダーを修正する。

それぞれの場合の手順および運転スケジュール定義ファイルのインポート方法について, 次に説明します。

新たに Windows ホストのカレンダーを設定する

新たに Windows ホストのカレンダー情報を設定する場合の手順を次に示します。

1. エディターで運転スケジュール定義ファイルを作成する。

2. 運転スケジュール定義ファイルを Windows ホストのカレンダーにインポートする。

Windows ホストのカレンダー情報を設定する方法として, UNIX ホストの運転スケ ジュール定義ファイルを利用する方法もあります。UNIX ホストの運転スケジュール定 義ファイルのテキストは,エディターで編集できます。UNIX ホストの運転スケジュー ル定義ファイルの利用については,「8.1.5 UNIX ホストのスケジュール情報を Windows ホストで利用する」を参照してください。

(2) Windows ホストのカレンダーを修正する

すでに設定されている Windows ホストのカレンダー情報を修正する場合の手順を次に示します。

- Windows ホストのカレンダーをエクスポートし,運転スケジュール定義ファイルを生成する。
 Windows ホストのカレンダーをエクスポートする方法については、「8.1.4 スケジュール情報をエクスポートする」を参照してください。
- 2. 生成した運転スケジュール定義ファイルのテキストをエディターで修正する。
- 修正した運転スケジュール定義ファイルを Windows ホストのカレンダーにインポートする。
- (3)運転スケジュール定義ファイルを Windows ホストのカレンダーに インポートする

運転スケジュール定義ファイルを, Windows ホストのカレンダーにインポートするに は,次の二つの方法があります。

- jpwcalimp コマンドを実行する。
- GUI からインポートする。

jpwcalimp コマンドについては、「15. コマンド」の「jpwcalimp (Windows 限定)」 を参照してください。ここでは、GUI で運転スケジュール定義ファイルをインポートす る手順を説明します。

- GUIの[カレンダー設定]ダイアログボックスまたは[年間カレンダー設定]ダイア ログボックスを表示する。
 [カレンダー設定]ダイアログボックスおよび[年間カレンダー設定]ダイアログ ボックスについては、「12.3 自ホストの起動・終了を設定するダイアログボックス」
 を参照してください。
- [インポート]ボタンをクリックする。
 [ファイルのインポート]ダイアログボックスが表示されます。
- 運転スケジュール定義ファイル名を入力する。
 次のどちらかの方法で運転スケジュール定義ファイル名を入力します。
 - 「インポート元ファイル]に運転スケジュール定義ファイル名を入力する。
 運転スケジュール定義ファイル名の指定方法については、「15. コマンド」の
 「jpwcalimp (Windows 限定)」を参照してください。
 - [参照] ボタンをクリックする。 このボタンをクリックすると,[インポートファイルを選択]ダイアログボックス が表示され,インポート元ファイルを選択できます。
- OK]ボタンをクリックする。
 これで,エディターで編集した運転スケジュール定義ファイルが,Windowsホストのカレンダーにインポートされます。

注意事項

Windows ホストの計画終了中または強制終了中に,運転スケジュール定義ファイルをイン ポートしないでください。

8.1.4 スケジュール情報をエクスポートする

Windowsホストのカレンダー情報を,UNIXホストの運転スケジュール定義ファイルのフォーマットに合わせてエクスポートします。生成された運転スケジュール定義ファイルの有効な使い方および運転スケジュール定義ファイルへのエクスポート方法を説明します。

(1) エクスポートした運転スケジュール定義ファイル

Windows ホストのカレンダー情報をエクスポートし,生成された運転スケジュール定義 ファイルは,次のように利用できます。

- カレンダー情報を参照する。
 テキストでカレンダー情報を参照し,確認することができます。
- カレンダー情報をエディターで修正する。
 エディターで運転スケジュール定義ファイルのテキストを修正します。修正後の運転
 スケジュール定義ファイルを Windows ホストのカレンダー情報にインポートするこ

とで,カレンダー情報が修正されます。

- 他 Windows ホストで,同じカレンダー情報を設定する。
 他 Windows ホストに,運転スケジュール定義ファイルをコピーします。コピーした
 運転スケジュール定義ファイルをインポートすることで,他 Windows ホストでは, コピー元の Windows ホストと同じカレンダー情報を設定できます。
- UNIX ホストの運転スケジュールを設定する。 運転スケジュール定義ファイルを UNIX ホストにコピーして, UNIX ホストの運転ス ケジュール定義ファイルを設定できます。

Windows ホストのカレンダー情報をエクスポートした運転スケジュール定義ファイルを 利用する場合の注意事項については、「8.1.6 Windows ホストのスケジュール情報をエ クスポートする」を参照してください。

(2)運転スケジュール定義ファイルへのエクスポート方法

Windows ホストのカレンダーを運転スケジュール定義ファイルへエクスポートするには,次の二つの方法があります。

- jpwcalexp コマンドを実行する。
- GUI からエクスポートする。

jpwcalexp コマンドについては、「15. コマンド」の「jpwcalexp (Windows 限定)」 を参照してください。ここでは、GUI で Windows ホストのカレンダー情報を運転スケ ジュール定義ファイルにエクスポートする手順を説明します。

- GUIの[カレンダー設定]ダイアログボックスまたは[年間カレンダー設定]ダイア ログボックスを表示する。
 [カレンダー設定]ダイアログボックスおよび[年間カレンダー設定]ダイアログ ボックスについては、「12.3 自ホストの起動・終了を設定するダイアログボックス」
 を参照してください。
- エクスポート]ボタンをクリックする。
 ファイルへのエクスポート]ダイアログボックスが表示されます。
- 3. エクスポート情報を指定する。
 - 「エクスポート先ファイル]
 [エクスポート先ファイル]に運転スケジュール定義ファイル名を入力します。運転スケジュール定義ファイル名の指定方法については、「15. コマンド」の「jpwcalexp(Windows限定)」を参照してください。
 エクスポート先ファイルをGUIで選択する場合、[参照]ボタンをクリックしてください。
 - 「参照」ボタン エクスポート先ファイルを GUI で選択する場合,このボタンをクリックします。
 [エクスポートファイルを選択]ダイアログボックスが表示され,エクスポート先 ファイルを選択できます。

•[出力フォーマットの選択]

運転スケジュール定義ファイルの出力フォーマットを選択します。月単位または年 単位のどちらかのオプションを選択します。運転スケジュール定義ファイルの出力 フォーマットについては、「13.2.1 運転スケジュール定義ファイル」を参照してく ださい。

- •[ファイル先頭行にタイトルを出力する]を指定 運転スケジュール定義ファイルの先頭行に,タイトルを出力する場合,オプション を選択します。
- 4. [OK] ボタンをクリックする。

これで,Windows ホストのカレンダーはエクスポートされ,運転スケジュール定義 ファイルが生成されます。ただし,手順3で指定したエクスポート先ファイルがすで にある場合,上書きの確認メッセージが表示されます。エクスポート先ファイルを上 書きする場合は,[はい]をクリックしてください。[いいえ]をクリックした場合 は,エクスポートは実行されません。エクスポート先ファイル名を確認してください。

注意事項

Windows ホストの計画終了中または強制終了中に,運転スケジュール定義ファイルをエク スポートしないでください。

8.1.5 UNIX ホストのスケジュール情報を Windows ホストで 利用する

UNIX ホストの運転スケジュール定義ファイルは, Windows ホストのカレンダーにイン ポートできます。

次の図のように, UNIX ホストの運転スケジュール定義ファイルを Windows ホストにコ ピーし,コピーした運転スケジュール定義ファイルをインポートすることで, Windows ホストでは, UNIX ホストと同じスケジュールが設定できます。また, UNIX ホストの 運転スケジュール定義ファイルのテキストを修正して, Windows ホスト独自のスケ ジュール設定もできます。



- (1)Windowsホストで、UNIXホストの運転スケジュール定義ファイルをコピーする。
- (2) Windowsホストで、UNIXホストの運転スケジュール定義ファイルを
 - JP1/PowerMonitorカレンダーにインポートする。

注意事項

- UNIX ホストの運転スケジュール定義ファイルを Windows ホストに FTP コマンドで転送 する場合は,転送モードにアスキーモードを指定してください。
- UNIX ホストの運転スケジュール定義ファイルを Windows ホストで利用する場合は,改行コードを Windows 用に変換してください。なお,運転スケジュール定義ファイルを, FTP コマンドを使用してアスキーモードで転送した場合は,改行コードの変換は不要です。
- Windows ホストの計画終了中または強制終了中に,運転スケジュール定義ファイルをインポートしないでください。

(1) UNIX ホストの運転スケジュール定義ファイルの機能差異

UNIX ホストの運転スケジュール定義ファイルには, UNIX ホストにだけ有効な機能が あります。次の機能は, Windows ホストのカレンダー機能にはないため,指定を無視 し,インポートしません。

•「(+n)」指定

UNIX ホストでは,次回電源投入時刻からn日後の終了開始時刻を設定します。

- 翌日の時刻設定とみなす時刻指定
 - 次の時刻設定を、翌日の時刻設定とみなします。
 - 次回電源投入時刻が指定されている場合で,終了開始時刻が次回電源投入時刻以前 である。
 - 次回電源投入時刻が指定されていない場合で,強制終了開始時刻が監視終了開始時 刻以前または制限開始終了時刻以前である。

UNIX ホストと Windows ホストで,運転スケジュール定義ファイルを共用する場合, 「(+n)」指定および翌日の時刻設定とみなす時刻指定は誤りやすいので,実際に動作させたい日に時刻を設定してください。

(誤りやすい例)

1/2 21:00にホストの電源をオフにして22:00にオンにするため、 運転スケジュール定義ファイルのパラメーターを次のように設定しました。

#	月/日	曜日	次回電源投入	監視終了開始	制限終了開始	強制終了開始	
	1/2	*	22:00	*	*	21:00	
1							

UNIXホストでは、次のようにスケジュールが設定されます。 1/2 22:00 電源投入 1/3 21:00 強制終了

₩indowsホストでは、次のようにスケジュールが設定されます。強制終了時刻の設定は無視されます。 1/2 22:00 電源投入

翌日の時刻設定とみなす指定はしないで、次の修正例のように、カレンダー設定をする。

#	月/日	曜日	次回電源投入	監視終了開始	制限終了開始	強制終了開始
	1/2	*	22:00	*	*	*
	1/3	*	*	*	*	21:00

UNIX ホストの運転スケジュール定義ファイルの互換性については,「13.2.1(5) UNIX ホストの運転スケジュール定義ファイルがインポートされたときの互換性」を参照して ください。

8.1.6 Windows ホストのスケジュール情報をエクスポートする

Windows ホストのカレンダー情報を,運転スケジュール定義ファイルにエクスポート し,テキストでカレンダー情報を参照することができます。また,運転スケジュール定 義ファイルを UNIX ホストにコピーし,Windows ホストのカレンダー情報を UNIX ホ ストの運転スケジュール定義ファイルとして使うこともできます。

注意事項

- Windowsホストの運転スケジュール定義ファイルをUNIXホストに FTP コマンドで転送 する場合は,転送モードにアスキーモードを指定してください。
- Windowsホストの運転スケジュール定義ファイルを UNIXホストで利用する場合は,改行コードを UNIX 用に変換してください。なお,運転スケジュール定義ファイルを,FTPコマンドを使用してアスキーモードで転送した場合は,改行コードの変換は不要です。

Windows ホストの運転スケジュール定義ファイルを, UNIX ホストで利用する場合の互換性については,「14.3.1(5) Windows ホストでエクスポートした運転スケジュール定義ファイルを利用するときの互換性」を参照してください。

8.2 スケジュール情報を確認する

Windows の自ホストを起動・終了するスケジュールを週単位で画面に表示し,確認できます。スケジュール情報を確認するには,[カレンダーの週間情報]ダイアログボックスを表示します。表示するには,Windowsの[スタート]メニューから,[プログラム] - [JP1_Power Monitor] - [カレンダーの週間情報]を選択します。

スケジュールは、ダイアログボックスを表示した週から1年先の週まで表示できます。

[カレンダーの週間情報]ダイアログボックスについては,「12.3.6 [カレンダーの週間 情報]ダイアログボックス」を参照してください。

8.3 スケジュール情報を退避・配布・回復する

Windows ホストでは,スケジュール情報を設定したファイルを退避,配布,および回復 できます。バックアップファイルとしてスケジュール情報を退避するだけでなく,退避 したファイルを他ホストに配布すると,複数のホストを同じスケジュールで運用できま す。なお,スケジュール情報のエクスポートまたはインポートでも,退避,配布,また は回復できますが,ここでは,スケジュールファイルの退避,回復コマンドを使用した 方法を説明します。

ホストでスケジュールファイルを退避し,他ホストに配布したあと,回復してホストを 運用するまでの流れを次に示します。



各手順について,次に説明します。なお,スケジュール情報を退避・配布・回復するには,Administrators 権限が必要です。

8.3.1 スケジュール情報を退避する

Windows ホストでは,スケジュール情報を設定したファイルを退避できます。ファイル を退避すると,拡張子に.sbkを付けた任意のファイルが作成されます。退避される ファイルは,JP1/Power Monitor データフォルダ直下にある次の二つのファイルです。 JP1/Power Monitor データフォルダとは,標準では,「JP1PW パス ¥PWROOT¥」のこと

です。

Windows ホストで退避されるファイルを次に示します。

aomspinf.sch **ファイル**

aomwkinf.sch **ファイル**

ファイルを退避するには, aomschbk コマンドを実行します。aomschbk コマンドを実行する前に, JP1/Base Control Service サービスが停止しているか確認してください。 aomschbk コマンドについては,「15. コマンド」の「aomschbk (Windows 限定)」を 参照してください。

8.3.2 スケジュール情報を配布する

Windows ホストで退避したファイルを他ホストに配布すると,複数のホストを同じスケジュールで運用できます。

配布できるのは,スケジュール情報だけです。JP1/Power Monitor の環境設定に関する 情報は,配布できません。配布先のホストも配布元ホストと同じ環境で運用したい場合, 配布先のホストで JP1/Power Monitor の環境設定をしてください。

退避したファイルを配布するには,次の二つの方法があります。

JP1/NETM/DM で配布する

JP1/FTP で配布する

それぞれの方法について,次に説明します。

(1) JP1/NETM/DM で配布する

退避したファイルを JP1/NETM/DM を使って配布できます。配布する手順を次に示しま す。手順の詳細については,マニュアル「JP1/NETM/DM Client」およびマニュアル 「JP1/NETM/DM Manager」を参照してください。

- 1. 退避したファイルを JP1/NETM/DM Client でユーザープログラムとしてパッケージン グする。
- パッケージングしたファイルを JP1/NETM/DM Manager へ登録する。
 配布先でスケジュール情報を回復するために、パッケージングの際、インストール直後に起動する外部プログラムとして aomschrs コマンドを指定しておきます。
- 3. JP1/NETM/DM サーバから配布先ホストへ,退避したファイルをリモートインストー ルする。

リモートインストールが終了すると, aomschrs コマンドが自動的に実行され, 配布 先のホストでスケジュール情報が回復されます。 aomschrs コマンドについては, 「15. コマンド」の「aomschrs (Windows 限定)」を参照してください。

(2) JP1/FTP で配布する

退避したファイルを JP1/FTP を使って配布できます。配布先でスケジュール情報を回復 するために,配布の際,自動起動プログラムとして aomschrs コマンドを指定しておき ます。ファイル転送の終了後, aomschrs コマンドが自動的に実行され,配布先ホスト で退避したファイルが回復されます。

詳細については,マニュアル「JP1/File Transmission Server/FTP (Windows 用)」を参照してください。

8.3.3 スケジュール情報を回復する

回復すると,退避したファイルのスケジュール情報が有効になります。Windowsホストの退避ファイルを回復するには aomschrs コマンドを実行します。aomschrs コマンド については,「15. コマンド」の「aomschrs (Windows 限定)」を参照してください。

8.4 ホストの終了処理を直ちに実行する

Windowsの自ホストを計画終了または強制終了したい場合,日時を設定して実行するだけではなく,直ちに実行する方法もあります。

ホストの終了処理を直ちに実行するには, Administrators 権限が必要です。

直ちにホストの計画終了または強制終了を開始したい場合、次の二つの方法があります。

aompwcon コマンドを実行する

[マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウで実行する

それぞれの方法について次に説明します。

8.4.1 aompwcon コマンドを実行する

aompwcon コマンドで,直ちにホストの計画終了または強制終了を開始します。 aompwcon コマンドの詳細については,「15. コマンド」の「aompwcon (Windows 限 定)」を参照してください。

8.4.2 [マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウで実 行する

自ホストをマネージャーホストとして運用している場合,[マネージャー‐リモート電源 連携]ウィンドウからも強制終了できます。強制終了する手順を次に示します。

- マネージャー リモート電源連携]ウィンドウでマネージャーホスト(自ホスト)
 を選択する。
- 2. [操作] [強制終了]を選択する。
 [電源オフの詳細設定]ダイアログボックスが表示されます。
- [再起動]または[電源オフ]を選択する。
 [次回電源投入時刻]の項目は,不活性になっています。
- 4. [OK]ボタンをクリックする。
 [電源オフの詳細設定]ダイアログボックスの設定内容に従って,自ホストで強制終 了が実行されます。

8.4.3 ホストの終了処理を直ちに実行する場合の注意事項

ホストの終了処理を直ちに実行する場合の注意事項を次に示します。

ホストを計画終了または強制終了する際,起動しているサービスを正常に停止させた い場合,JP1/Baseの起動順序定義ファイルでサービスの停止順序を設定してくださ い。 環境によって,ホストの終了処理が開始されるまで時間が掛かる場合がありますが, 問題はありません。ほかの操作をしないでお待ちください。

電源制御装置を使わないでホストを運用している場合,ホストを電源オフの状態にすると,JP1/Power Monitor で起動できません。手動で起動してください。

8.5 自ホストの電源を制御する際の注意事項

ここでは, Windows 版 JP1/Power Monitor で, 自ホストの電源を制御する際の注意事項 について説明します。

8.5.1 スケジュール情報を設定するときの注意事項

スケジュールを設定するときの注意事項を次に示します。

終了処理を開始してからオンするまでの時間が 10 分以内の場合,次のように処理されます。

- 計画終了の場合
 ホストは,計画終了後に再起動されます。
- ・ 強制終了の場合
 ホストは,強制終了後に再起動されます。

スケジュール情報で設定した計画終了が開始されてから[環境設定]ダイアログボッ クスで設定した終了条件が成立しない場合,次のように処理されます。

- 計画終了開始時刻から 24 時間を過ぎた場合
 ホストは,強制終了後に電源オフまたはシャットダウンされます。
- 計画終了中にスケジュール情報で設定した電源投入時刻になった場合 ホストは,強制終了後に再起動されます。

スケジュール情報を編集しているときに,ホストの終了処理を開始しないでください。

ホストをシャットダウンするときは, JP1/Power Monitor を使ってください。手動で ホストをシャットダウンすると,スケジュールで設定されている次回電源投入時刻に なっても,ホストが起動しない場合があります。

電源制御装置を使わないでホストを運用する場合,電源オフまたはスタンバイの状態 からは,ホストを自動的に起動できません。ホストを起動したい場合,手動でホスト を起動してください。

運休日前にホストが終了するように設定していない場合,運休日になってもホストは 運転を続けます。運休日にホストを運転したくない場合は,運休日前にホストの終了 時刻を設定してください。

PowerChute Business Edition を使っている場合,スケジュール運転時のホストの停止から起動までの最長間隔を336時間未満で指定してください。ただし,電源制御装置の機種によっては,最長間隔336時間未満として設定できない場合があります。詳細については,製造元にお問い合わせください。

カレンダーで設定した運休日と曜日のスケジュール情報は,1年間を過ぎても継続し て有効になります。

8.5.2 自ホストを終了する際の注意事項

自ホストを終了する際の注意事項を次に示します。

ホストの終了処理中に,スケジュール情報を編集しないでください。

自ホストの終了処理中に,他ホストの電源を制御する操作をしないでください。

JP1/AJS2 と連携している場合,ホストの終了処理中に,JP1/AJS2のプロセスを手動で起動または終了しないでください。

JP1/Power Monitor を使用したローカルホストの電源制御運用中は, JP1/Base Control Service サービスを停止しないでください。また,ホストの終了処理中に, JP1/Base Control Service サービスを停止しないでください。停止した場合, JP1/ Power Monitor からの終了処理(計画終了・強制終了)がすべて中断されるため,ホ ストを再起動してください。
9

他ホストの電源を制御する 操作(Windows ホスト)

この章では, Windows の他ホストの電源を制御する操作について説明します。

9.1	ホストの情報を表示する
9.2	エージェントホストを起動・終了する
9.3	エージェントホストをグループ化する
9.4	クラスタシステムでエージェントホストの電源を制御する

9.1 ホストの情報を表示する

他ホストの起動・終了を制御するホストをマネージャーホスト,制御されるホストを エージェントホストと呼びます。Windowsのマネージャーホストの[マネージャー - リ モート電源連携]ウィンドウに,マネージャーホストおよびエージェントホストの情報 が表示されます。エージェントホストの設定,起動,終了などは,このウィンドウから 操作します。[マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウを操作するには, Administrators 権限が必要です。

[マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウを表示するには, Windowsの[スタート]メニューから,[プログラム] - [JP1_Power Monitor] - [リモート電源マネージャー]を選択します。

論理ホスト上で動作しているマネージャーの[マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウを表示するには,Windowsの[スタート]メニューから,[プログラム] [JP1_Power Monitor] - [リモート電源マネージャー 論理ホスト名]を選択します。
 クラスタシステムでエージェントホストの電源を制御する手順については,「9.4 クラスタシステムでエージェントホストの電源を制御する」を参照してください。

また,[マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウで,ホストの最新状態を表示する には,[ホスト] - [最新の状態情報]を選択します。

[マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウを表示するには, JP1/PW Manager Service サービスを起動する必要があります。

[マネージャー‐リモート電源連携]ウィンドウの詳細については ,「12.4.1 [マネー ジャー‐リモート電源連携]ウィンドウ」を参照してください。

注意事項

- JP1/Power Monitor のリモート電源運用中は, JP1/Base Control Service と JP1/Base Event サービスを停止させないでください。
- JP1/Power Monitor のリモート電源運用中は、エージェントが Windows の場合、エージェント側で JP1/Base Control Service および JP1/Base Event サービスを停止させない でください。エージェントが UNIX の場合、エージェント側で JP1/Base イベントサービ スを停止させないでください。

9.2 エージェントホストを起動・終了する

マネージャーホストでエージェントホストを起動・終了する操作方法について説明しま す。エージェントホストの起動・終了は,[マネージャー - リモート電源連携]ウィンド ウで設定します。

注意事項

エージェントホストの起動または終了処理中に,[キャンセル]ボタンをクリックして操作 をキャンセルしようとしても,これらの操作が実行されてしまうことがあります。また,こ れらの操作をキャンセルした場合,少し時間を置いてから,そのエージェントホストに対す る操作をしてください。 マネージャーホストとエージェントホストが同一の場合,[マネージャー-リモート電源連

携]ウィンドウから自ホストにあたるエージェントホストへの操作は行えませんので実行し ないでください。

9.2.1 エージェントホストを起動する

Windowsのマネージャーホストが,エージェントホストに接続されている電源制御装置 を直接制御して,エージェントホストを起動します。電源制御装置を使わない場合, エージェントホストの起動はできません。

マネージャーホストから,エージェントホストを起動するには,次の二つの方法があり ます。

[マネージャー - リモート電源連携] ウィンドウで操作する

jaompwagt コマンドを実行する

次に,それぞれの方法について説明します。

(1)[マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウで操作する

[マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウでエージェントホストを起動する手順を 次に示します。

- [マネージャー リモート電源連携]ウィンドウで起動したいエージェントホストを 選択する。
- 2. [操作] [起動]を選択する。

(2) jaompwagt コマンドを実行する

jaompwagt o コマンドを実行して,エージェントホストを起動します。jaompwagt コ マンドについては、「15. コマンド」の「jaompwagt」を参照してください。

9.2.2 エージェントホストを終了する

Windows のマネージャーホストが,エージェントホストの JP1/Power Monitor を制御し てエージェントホストを終了します。

マネージャーホストから,エージェントホストを終了するには,次の二つの方法があり ます。

[マネージャー - リモート電源連携] ウィンドウで操作する

[マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウの[操作] - [計画終了]または[操作] - [強制終了]を選択してホストを計画終了または強制終了します。 エージェントホストが UNIX の場合,監視終了するには,[操作] - [計画終了]を 選択します。制限終了する場合は,jaompwagt r コマンドを実行します。

jaompwagt コマンドを実行する

次に,それぞれの方法について説明します。

(1)[マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウで操作する

[マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウでエージェントホストを計画終了または 強制終了する手順を次に示します。

- 1. [マネージャー リモート電源連携]ウィンドウで終了したいエージェントホストを 選択する。
- 2. [操作] [計画終了]または[操作] [強制終了]を選択する。
 [電源オフの詳細設定]ダイアログボックスが表示されます。
- 3. [再起動]または[電源オフ]を選択する。
- (次回電源投入時刻)についての項目を選択する。
 (設定しない),[エージェントの設定に依存],または[次回電源投入時刻の変更]から選択します。エージェントホストに設定されたスケジュールと異なる時刻に電源をオンにしたい場合,[次回電源投入時刻の変更]を選択して,次回電源投入時刻を設定します。
- [OK]ボタンをクリックする。
 [電源オフの詳細設定]ダイアログボックスの設定内容に従って,エージェントホストで計画終了または強制終了が実行されます。

(2) jaompwagt コマンドを実行する

jaompwagt コマンドを実行して,エージェントホストを終了します。jaompwagt コマ ンドを実行する際,終了方法によって,異なるオプションを指定します。実行するコマ ンドを次に示します。

終了方法	実行するコマンド
Windows ホストの計画終了	jaompwagt m または jaompwagt r
Windows ホストおよび UNIX ホストの強制終了	jaompwagt f
UNIX ホストの監視終了	jaompwagt m
UNIX ホストの制限終了	jaompwagt r

なお, jaompwagt コマンドの詳細については,「15. コマンド」の「jaompwagt」を参照してください。

9.2.3 エージェントホストを強制電源オフまたは強制再起動 する

ホストの OS の状態にかかわらず,エージェントホストに接続されている電源制御装置 を直接制御して,エージェントホストを強制電源オフまたは強制再起動します。

電源制御装置の種類によっては,強制再起動できない場合があります。強制再起動でき ない機種で再起動したい場合,ホストを強制電源オフしたあと,電源オンするようにし てください。

電源制御装置を使わない場合,強制電源オフおよび強制再起動はできません。

. 注意事項

強制電源オフおよび強制再起動は,実行中のジョブやアプリケーションを正常に終了しない でホストの電源をオフにします。ホストがハングアップした場合など,緊急時以外では,使 わないでください。また,ホストを強制再起動する場合,SVPボード,APC社製 Smart-UPS,およびSymmetraなど,電源制御装置の種類によっては電源オン・オフの間 隔が短いために正しく起動されない場合があります。そのような電源制御装置で再起動した い場合,電源をオフにしたあと十分な時間をとってから電源をオンにしてください。

Windowsのマネージャーホストからエージェントホストを強制電源オフまたは強制再起動するには,次の二つの方法があります。

[マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウで操作する

jaompwagt コマンドを実行する

次に、それぞれの方法について説明します。

(1) [マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウで設定する

[マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウでエージェントホストを強制電源オフま たは強制再起動する手順を次に示します。

1. [マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウで強制電源オフまたは強制再起動し

たいエージェントホストを選択する。

- 2. [操作] [強制停止]を選択する。
 [電源オフの詳細設定]ダイアログボックスが表示されます。
- [再起動]または[電源オフ]を選択する。
 [再起動]を選択した場合,エージェントホストを強制再起動します。
 [電源オフ]を選択した場合,エージェントホストを強制電源オフします。
- [OK]ボタンをクリックする。
 [電源オフの詳細設定]ダイアログボックスの設定内容に従って,エージェントホストの強制電源オフまたは強制再起動を実行します。
- (2) jaompwagt コマンドを実行する

jaompwagt コマンドを実行して,エージェントホストを強制電源オフまたは強制再起動 します。エージェントホストを強制電源オフするには,jaompwagt s コマンドを実行し ます。強制再起動するには,jaompwagt b コマンドを実行します。jaompwagt コマン ドについては,「15. コマンド」の「jaompwagt」を参照してください。

9.2.4 エージェントホストを起動・終了するときの注意事項

Windows のマネージャーホストでエージェントホストを起動・終了するときの注意事項 を次に示します。

エージェントホストを操作するには, Administrators 権限が必要です。

マネージャーホストの[マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウで,[ホスト] - [最新の状態情報]を選択して,表示情報を更新している最中に,エージェントホ ストを操作しないでください。jaompwagt コマンドでvオプションを指定して実行 した場合,エージェントホストの状態が正しく表示されないことがあります。

マネージャーホストからエージェントホストを操作している最中に, JP1/PW Manager Service サービスを起動または停止しないでください。誤動作の原因になり ます。

マネージャーホストからエージェントホストを操作している最中に,[マネージャー-リモート電源連携]ウィンドウを非アクティブ状態にしないでください。

エージェントホストの終了処理中は,マネージャーホストからそのエージェントホス トを起動できません。

エージェントホストで設定されているスケジュールでエージェントホストを起動・終 了する処理より,マネージャーホストからエージェントホストを起動・終了する処理 が優先されます。

-つのエージェントホストに対して,論理ホスト,物理ホストを含む複数のホストから電源オン,オフの操作をしないでください。

停止中のホストに対して、計画終了・強制終了を実行すると実行エラーとなります。

リモート電源連携マネージャーホストとエージェントホストとの時刻がずれている場合には,エージェントホストの電源制御がエラーになることがあります。両ホストの時刻は,必ず合わせてください。

JP1/Base が提供しているイベントサーバ設定ファイルの after-error パラメー ターには「0」を指定してください。詳細についてはマニュアル「JP1/Base」を参照 してください。

JP1/Power Monitor リモート電源制御運用中は,エージェントホストの JP1/Base Control Service サービス, JP1/Base Event サービスおよび JP1/PW Agent Service サービスを停止しないでください。また,マネージャーホストの JP1/Base Event サービスおよび JP1/PW Manager Service サービスを停止しないでください。停止し た場合は,リモート電源連携マネージャーホストとエージェントホストとの連携がで きなくなり,リモート電源制御に失敗します。

マネージャーホストとエージェントホストが同一の場合,自ホストにあたるエージェントホストを起動・終了することはできませんので,実行しないでください。

9.3 エージェントホストをグループ化する

1 台の Windows のマネージャーホストに対して複数のエージェントホストをグループと して設定し,一括して起動・終了できます。グループ化すると,マネージャーホストの 起動・終了と連動して,複数のエージェントホストを起動・終了できます。

グループ化した場合,マネージャーホストを起動すると,グループの登録順にエージェ ントホストが起動します。マネージャーホストを計画終了する場合は,ジョブの終了な どの終了条件がすべて成立したあと,グループ化したすべてのエージェントホストの終 了処理を開始します。マネージャーホストをシャットダウンする前に,すべてのエー ジェントホストの終了を待つかどうかは,設定で決められます。

マネージャーホストを次の方法で計画終了したとき,マネージャーホストの計画終了オ プションで設定した終了条件に基づいて,計画終了処理が実行され,計画終了が完了し たあと,エージェントホストが連動して終了します。なお,計画終了オプションについ ては,「12.2.2 [環境設定]ダイアログボックス」を参照してください。

スケジュール情報に設定した日時で計画終了した場合

aompwcon コマンドを使って計画終了した場合

JP1/AJS2 のジョブで計画終了した場合

マネージャーホストを手動で停止させた場合,および計画終了しないで強制終了した場 合は,エージェントホストは連動しません。

なお,マネージャーホストの起動時だけエージェントホストを連動して起動させ,マ ネーホストの終了時にはエージェントホストを連動させない運用もできます。

9.3.1 エージェントホストをグループに登録する

Windowsのマネージャーホストでエージェントホストをグループ化する手順を次に示します。なお,[環境設定]ダイアログボックスについては,「12.2.2 [環境設定]ダイアログボックス」を参照してください。[連動ホストの設定]ダイアログボックスについては,「12.4.5 [連動ホストの設定]ダイアログボックス」を参照してください。

- Windows の[スタート]メニューから,[プログラム] [JP1_Power Monitor] -[環境設定]を選択する。
 [環境設定]ダイアログボックスが表示されます。
- [連動ホストの停止]で[停止を行う]を選択する。
 [行わない]が選択されている場合、グループ化したエージェントホストはマネージャーホストと連動して終了しません。
 なお、起動時だけエージェントホストを連動させたい場合は、[連動ホストの停止]で[行わない]を選択してください。グループ化したエージェントホストを起動する場合は、ここでの設定内容にかかわらずマネージャーホストと連動して起動します。

- Windows の[スタート]メニューから,[プログラム] [JP1_Power Monitor] -[リモート電源マネージャー]を選択する。
 [マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウが表示されます。
- マネージャー リモート電源連携]ウィンドウに表示されているマネージャーホストを選択する。
- 5. [マネージャー リモート電源連携]ウィンドウの[ホスト] [エージェントホストの連動設定]を選択する。
 [連動ホストの設定]ダイアログボックスが表示されます。
- [連動ホストの登録・解除]で[解除]リストボックスに表示されているエージェントホストから,グループに登録したいホストを選択する。
- 7. [登録]ボタンをクリックする。
 - 選択したエージェントホストが[登録]リストボックスに表示され,グループに登録 されます。

エージェントホストの登録順を変えたい場合,[登録]リストボックスのエージェン トホストを選択して,[上・移動]ボタンまたは[下・移動]ボタンをクリックする と,登録順を変えられます。

エージェントホストをグループから解除したい場合は,[登録]リストボックスから 解除したいエージェントホストを選択し,[解除]ボタンをクリックします。すると, 選択したエージェントホストが,[解除]リストボックスに表示され,グループから 解除されます。

8. [電源オン種別]を設定する。

[起動の完了を待つ] を選択すると , 前のエージェントホストの起動が完了するのを 待ってから , 次のエージェントホストが起動します。

また,[起動の完了を待つ]を選択した場合,[起動待ち時間]を設定します。ここで 設定した時間が経過しても起動しなかった場合,起動処理が終わるのを待たないで, 次のエージェントホストの起動を開始します。

9. [電源オフ種別]を設定する。

まず,グループに登録されているエージェントホストを[強制終了]するか[計画終 了]するかを設定します。

グループに登録されているエージェントホストをすべて終了してからマネージャーホ ストを終了したい場合,[連動ホストの終了を待つ]を選択して,[終了待ち時間]を 設定します。[終了待ち時間]で設定した時間が経過してもすべてのエージェントホ ストが終了しなかった場合,終了処理が終わるのを待たないで,マネージャーホスト を終了します。

なお,起動時だけエージェントホストを連動させたい場合は,[電源オフ種別]の設定は不要です。

10.[OK]ボタンをクリックする。

設定が完了し,[マネージャー‐リモート電源連携]ウィンドウに戻ります。

9.3.2 エージェントホストをグループ化するときの注意事項

Windowsのマネージャーホストでエージェントホストをグループ化するときの注意事項 を次に示します。

エージェントホストをグループ化するには, Administrators 権限が必要です。

マネージャーホストを手動で停止させた場合,および計画終了しないで強制終了した 場合は,エージェントホストは連動しません。

グループのエージェントホストの起動順序を変えたい場合は,[連動ホストの設定]ダ イアログボックスで登録順を設定し直してください。

マネージャーホストおよびグループ内のエージェントホストを起動・終了するスケ ジュールを設定している場合,計画終了または強制終了を開始する時刻と,次回電源 投入時刻との間隔は十分にとってください。なお,1台のホストを起動させるのに必 要な時間は2~5分,終了させるのに必要な時間は1~10分です。

グループ化したエージェントホストに, System Manager のマネージャーサービスホ ストが含まれている場合, JP1/Power Monitor のマネージャーホストで, System Manager の SM_MgrSvc サービスの [スタートアップ]を[自動]以外に設定しない でください。

グループ化したエージェントホストを起動する場合,マネージャーホストから電源オ ンできる電源制御装置を,グループ化したエージェントホストに接続してください。

9.4 クラスタシステムでエージェントホストの 電源を制御する

ここでは,クラスタシステムでマネージャーを運用している場合に,[マネージャー-リ モート電源連携]ウィンドウを使ってエージェントホストの電源を制御する操作につい て説明します。

なお,エージェントホストの電源は,jaompwagtコマンドを使って操作することもでき ます。jaompwagtコマンドの詳細については,「15. コマンド」の「jaompwagt」を参 照してください。

9.4.1 ホストの情報を表示する

マネージャーホストおよびエージェントホストの状態,起動・終了予定時刻などの情報は,[マネージャー-リモート電源連携]ウィンドウに表示されます。このウィンドウから,エージェントホストの設定,起動,終了などの操作ができます。

クラスタシステムで論理ホストに対応した[マネージャー - リモート電源連携]ウィン ドウを表示するには,実行系マシンのWindowsの[スタート]メニューから,[プログ ラム] - [JP1_Power Monitor] - [リモート電源マネージャー 論理ホスト名]を選択 します。論理ホストが複数設定されている場合,論理ホストごとにアイコンがあります。

論理ホストに対応した[マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウの表示例を次に 示します。

品マネージャー - リモード電販 ホスト(2) 操作(S)	連携 jp1-ha1					_ 🗆 ×
ホスト名	状態	次回電源投入時刻	建制終了時刻	計画終了時刻	監視開始時刻	制限開始時刻
📕 jp1 - ha1 (MANAGER)	マネージャー	2002/02/11 08:30	-	-		
HOST01	状態不明	-	-	-		
B LOCAL1	終了中	-	-	-		
🗟 LOCAL2	計画終了中	2002/02/12 08:30	2002/02/10 03:00	-		
LOCAL3	稼動中	-	-		2002/02/10 02:00	
レディ				2	ネージャーサービス 起動	Φ [//

図 9-1 論理ホストに対応した [マネージャー - リモート電源連携] ウィンドウ

[マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウで,論理ホスト上のマネージャーのホスト名は,[論理ホスト名(物理ホスト名)]と表示されます。図 9-1の例では, 「jp1-ha1」が論理ホスト名,「MANAGER」が物理ホスト名です。なお,待機系マシンか ら[マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウを表示させた場合,エージェントホ ストの情報は表示されません。

画面に表示される,マネージャーの起動・終了のスケジュールは,実行系の物理ホスト に設定されているスケジュールです。

9.4.2 クラスタシステムでエージェントホストを起動・終了 する

[マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウを使って,エージェントホストを起動・ 終了するには,次のように操作します。

1. 終了したいエージェントホストを選択する。

2. [操作]メニューから,実行したい操作を選択します。

起動・終了の操作については、「9.2 エージェントホストを起動・終了する」を参照してください。

なお,クラスタシステムのマネージャーでエージェントホストの電源を制御する場合は, 次の点に注意してください。

論理ホストが動作するマシンの物理ホストを,エージェントホストとして登録できま す。しかし,そのマシンが実行系として稼働している場合は,マネージャーから電源 のオン・オフができません。

エージェントホストをグループ化した起動・終了はできません。

マネージャーホストとエージェントホストが同一の場合,自ホストにあたるエージェントホストを起動・終了することはできませんので,実行しないでください。

10 自ホストの電源を制御する 操作 (UNIX ホスト)

この章では, UNIXの自ホストの電源を制御する操作について 説明します。

- 10.1 スケジュール情報を設定してホストを起動・終了する
- 10.2 スケジュール情報を確認する
- 10.3 ファイルを退避・配布・回復する
- 10.4 ホストの終了処理を直ちに実行する
- 10.5 自ホストの電源を制御する際の注意事項

10.1 スケジュール情報を設定してホストを起 動・終了する

自ホストを起動・終了する日付や時刻などのスケジュール情報を設定します。設定した 時刻になると,自動的にホストの電源を起動・終了できます。

注意事項

JP1/Power Monitor で設定したスケジュールと各電源制御装置で設定したスケジュールの両 方でホストを運用しないでください。両方で運用した場合の動作は保証しません。

10.1.1 スケジュール情報を設定する

UNIX ホストで,スケジュール情報をエディターで設定する場合,運転スケジュール定 義ファイルを開きます。運転スケジュール定義ファイルについては,「14.3.1 運転スケ ジュール定義ファイル」を参照してください。

10.1.2 スケジュール情報をチェックする

UNIX ホストで設定したスケジュール情報をチェックできます。

設定内容をチェックするには, jaomchecs コマンドを実行します。 jaomchecs コマン ドについては,「15. コマンド」の「jaomchecs (UNIX 限定)」を参照してください。

10.1.3 スケジュール情報を一時的に変更する

UNIX ホストで設定したスケジュール情報を一時的に変更するには, jaomchang コマンドを実行します。

ホストの終了日時や次回電源投入日時を指定すると,あらかじめ設定されているスケ ジュールを一時的に無効にし,コマンドで指定された内容に基づいてホストの終了,電 源の投入をします。一時的に変更したスケジュールが実行されたあとは,あらかじめ設 定されているスケジュールが再び有効になります。

jaomchang コマンドについては、「15. コマンド」の「jaomchang (UNIX 限定)」を 参照してください。

10.1.4 Windows ホストのスケジュール情報を UNIX ホスト で利用する

Windows ホストの運転スケジュール定義ファイルは, UNIX ホストのスケジュール情報 として使うことができます。 次の図のように, Windows ホストで JP1/Power Monitor カレンダーをエクスポートして 生成した運転スケジュール定義ファイルを UNIX ホストで使うことで, UNIX ホストで は, Windows ホストと同じスケジュールが設定できます。また, Windows ホストの運 転スケジュール定義ファイルのテキストを修正して, UNIX ホスト独自のスケジュール 設定もできます。



 Windowsホストで、JP1/PowerMonitorカレンダーを運転スケジュール定義ファイルに エクスポートする。

(2) UNIXホストで、Windowsホストの運転スケジュール定義ファイルをコピーする。

注意事項

- Windows ホストの運転スケジュール定義ファイルを UNIX ホストに FTP コマンドで転送 する場合は,転送モードにアスキーモードを指定してください。
- Windowsホストの運転スケジュール定義ファイルを UNIXホストで利用する場合は,改行コードを UNIX 用に変換してください。なお,運転スケジュール定義ファイルを,FTPコマンドを使用してアスキーモードで転送した場合は,改行コードの変換は不要です。

Windows ホストの運転スケジュール定義ファイルのエクスポートについては,「8.1.4 スケジュール情報をエクスポートする」を参照してください。

(1) Windows ホストの運転スケジュール定義ファイルの機能差異

次の機能は, Windows ホストのカレンダー機能にはありません。

•「(+n)」指定

次回電源投入時刻からn日後の終了開始時刻を設定します。

- 翌日の時刻設定とみなす時刻指定
 次の時刻設定は,翌日の時刻設定とみなします。
 - 次回電源投入時刻が指定されている場合で,終了開始時刻が次回電源投入時刻以前 である。
 - 次回電源投入時刻が指定されていない場合で,強制終了開始時刻が監視終了開始時 刻以前または制限開始終了時刻以前である。

UNIX ホストと Windows ホストで,運転スケジュール定義ファイルを共用する場合, 「(+n)」指定および翌日の時刻設定とみなす時刻指定は誤りやすいので,実際に動作させたい日に時刻を設定してください。

Windows ホストの運転スケジュール定義ファイルとの互換性については、「14.3.1(5) Windows ホストでエクスポートした運転スケジュール定義ファイルを利用するときの互 換性」を参照してください。

10.2 スケジュール情報を確認する

UNIX ホストで設定したスケジュール情報を確認するには, jaomshowi コマンドまたは jaomshows コマンドを実行して確認します。

jaomshowi コマンドおよび jaomshows コマンドの詳細については ,「15. コマンド」の「jaomshowi」および「jaomshows (UNIX 限定)」を参照してください。

jaomshowi コマンド 現在, JP1/Power Monitor で運用しているホストの状態を表示します。

jaomshows コマンド

運転スケジュール定義ファイルに設定した内容を,コマンドの実行日から指定した日 数の分だけ表示します。

10.3 ファイルを退避・配布・回復する

UNIX ホストでは,ホストを起動・終了するための情報を設定した定義ファイルを退避, 配布,および回復できます。

バックアップファイルとしてファイルを退避するだけでなく,退避したファイルを他ホ ストに配布して,複数のホストを同じ設定内容で運用できます。

ホストでファイルを退避し,他ホストに配布したあと,回復してホストを運用するまで の流れを次に示します。



各手順について,次に説明します。

10.3.1 ファイルを退避する

UNIX ホストでは, JP1/Power Monitor でホストを起動・終了するための情報を設定し た定義ファイルを tar 形式のファイルに退避できます。

退避したファイルの名称は,フルパス名からルートディレクトリ(/)が除去されたもの になります。ファイルの回復先には,任意のディレクトリを指定できます。退避先に テープデバイスなどを指定すれば,直接 DAT などへバックアップすることもできます。

UNIX ホストでは,次のファイルが退避されます。

自動起動用シェルスクリプトファイル 自動起動用シェルスクリプトファイルで設定した構成定義ファイル JP1/AJS2 情報定義ファイル 構成定義ファイルで設定した運転スケジュール定義ファイル 自動運転ユーザーコマンド (1)ファイルの退避方法

ファイルを退避するには, jaombkdef コマンドを実行します。 jaombkdef コマンドを 実行する前に, JP1/Power Monitor デーモンが停止しているか確認してください。 jaombkdef コマンドについては,「15. コマンド」の「jaombkdef(UNIX限定)」を参 照してください。

(2) 退避したファイルの内容の確認

退避したファイルの内容を確認するには,tar コマンドを実行します。tar コマンドの 使用例を次に示します。

tar tvf 退避ファイル名

(3) ファイルを退避するときの注意事項

ファイルを退避するときの注意事項を次に示します。

定義ファイルを退避する場合,自動起動用シェルスクリプトファイルでJP1/Power Monitor デーモンが自動起動されるように設定してください。JP1/Power Monitor デーモンを自動起動に設定する方法については、「6.1.9 デーモンを自動起動・自動 停止に設定する」を参照してください。

自動起動用シェルスクリプトファイルをエディターで編集する場合,jaomstartコマンドの記述を削除したり,jaomstartコマンドを複数行にわたって記述したりしないでください。jaomstartコマンドを複数行にわたって記述すると,構成定義ファイル名の指定がないものとみなされ,標準構成定義ファイル「/usr/lib/jp1_aom/conf」が退避されます。

jaombkdef コマンドの実行中に「/tmp/jaombkdef.work」というワークファイル が作成されます。このファイルは,コマンド終了時に削除されます。このファイルを 操作しないでください。

JP1/Cm2 または HP OpenView と連携している場合には,ovw コマンドを実行する ユーザーのホームディレクトリに作成した.aomrc ファイルを退避してください。

電源制御装置を制御するコマンドを作成した場合には,作成したコマンドを退避して ください。

10.3.2 ファイルを配布する

UNIX ホストで退避したファイルを他ホストに配布すると,複数のホストを同じ環境で 運用できます。配布するには,rcpコマンドまたはftpコマンドを使用します。

ファイルを退避したホストと,退避したファイルを配布したホストの OS が異なると, 環境変数 LANG の値が異なる場合があります。この場合,自動起動用シェルスクリプト ファイルで設定している JP1/Power Monitor 起動時の環境変数 LANG の値を変更しな ければならない場合があります。

自動起動用シェルスクリプトファイルのモデルファイルで使用されている日本語コードと,対応する環境変数LANGの値を次の表に示します。

表 10-1 各 OS の日本語コー	ドと環境変数 LANG
--------------------	-------------

ホストの OS	日本語コード	環境変数 LANG
AIX	シフト JIS	Ja_JP.IBM-932
Solaris	• EUC	ja
HP-UX	シフト JIS	ja_JP.SJIS

10.3.3 ファイルを回復する

UNIX ホストでファイルを回復すると,退避したファイルの情報が有効になります。退 避したファイルを回復するには,jaomrsdef コマンドを実行します。jaomrsdef コマ ンドについては,「15. コマンド」の「jaomrsdef (UNIX 限定)」を参照してください。

補足事項

jaomrsdef コマンドで tar ファイルを回復した場合,/usr/lib/jp1_aom/ディ レクトリから /etc/opt/jp1_aom/ディレクトリへのシンボリックリンクが失われ ます。これは,通常 /etc/opt/jp1_aom 下にある startup ファイルおよび標準構 成定義ファイルの実体が,ファイルの回復時に直接 /usr/lib/jp1_aom/ディレク トリ下に作られるためです。ただし,これによる JP1/Power Monitor の動作への影 響はありません。

JP1/Cm2 または HP OpenView と連携する場合で .aomrc ファイルを退避していた ときは, JP1/Cm2/NNM または HP OpenView NNM をセットアップしてから,

ovw コマンドを実行するユーザーのホームディレクトリに .aomrc ファイルを回復 してください。

電源制御装置を制御するコマンドを回復する場合には,電源制御装置をセットアップしてから回復してください。

10.4 ホストの終了処理を直ちに実行する

UNIX の自ホストを監視終了,制限終了,または強制終了したい場合,日時を設定して 実行するだけではなく,直ちに実行する方法もあります。

直ちにホストを監視終了,制限終了,または強制終了するには,jaomchang コマンドを 実行します。

jaomchang コマンドで引数 now を指定すると,直ちにホストの監視終了,制限終了, または強制終了を開始します。jaomchang コマンドについては,「15. コマンド」の 「jaomchang (UNIX 限定)」を参照してください。

10.5 自ホストの電源を制御する際の注意事項

ここでは, UNIX 版 JP1/Power Monitor で, 自ホストの電源を制御する際の注意事項に ついて説明します。

10.5.1 スケジュール情報を設定するときの注意事項

スケジュールを設定するときの注意事項を次に示します。

スケジュール運用中に次回電源投入時刻に到達した場合,構成定義ファイルおよび運転スケジュール定義ファイルが再度読み込まれ,次回のシステム運転に入ります。

終了処理を開始してから次に電源をオンするまでの時間が次回電源投入余裕時間(構 成定義ファイルの power_on_idle_time パラメーター)以内の場合,次のように処 理されます。

- 監視終了または制限終了の場合 終了処理されません。
- すでに終了処理中の場合 終了処理が中断されます。 ジョブネットの終了を待つ設定になっている場合,JP1/AJS2の終了処理を中断し, JP1/AJS2を回復します。
 クラスタ上で運用しているJP1/AJS2に対してジョブネットの終了を待つ設定に なっている場合は,JP1/AJS2情報定義ファイル(aomhost_def)に設定されてい

る論理ホスト上の JP1/AJS2 の終了処理を中断します。また,論理ホスト上の JP1/ AJS2 の停止と同時に系が切り替わる場合,復旧後も系が切り替わったままの状態 になります。

・ 強制終了の場合
 終了処理されません。

監視終了または制限終了が開始されてから終了条件が成立しない場合,次のように処 理されます。

- 監視終了または制限終了開始時刻から24時間を過ぎた場合 終了処理が継続されます。
- 終了処理中にスケジュール情報で設定した電源投入時刻になった場合 終了処理が中断されて通常運転状態に戻ります。自動運転ユーザーコマンドの電源 投入時刻到達時コマンドが設定されている場合,そのコマンドが実行されます。 ジョブネットの終了を待つ設定になっている場合 JP1/AJS2の終了処理を中断し, JP1/AJS2 を回復します。

クラスタ上で運用している JP1/AJS2 に対してジョブネットの終了を待つ設定に なっている場合は, JP1/AJS2 情報定義ファイル (aomhost_def)に設定されてい る論理ホスト上の JP1/AJS2 の終了処理を中断します。また,論理ホスト上の JP1/ AJS2 の停止と同時に系が切り替わる場合,復旧後も系が切り替わったままの状態 になります。 スケジュール情報を編集しているときに、ホストの終了処理を開始しないでください。

電源制御装置を使わないでホストを運用する場合,ホストが電源オフまたはスタンバ イの状態から自動的に起動することはできません。ホストを起動したい場合,手動で 起動してください。

運休日の翌日に電源をオンにしたい場合は,翌日の日付に電源オンの時刻を設定して ください。

運休日前にホストが終了するように設定していない場合,運休日になってもホストは 運転し続けます。運休日にホストを運転したくない場合は,運休日前にホストの終了 時刻を設定してください。

APC 社製の無停電電源装置を使っている場合,スケジュール運転の際のホストの停止 から起動までの最長間隔を168時間未満で指定してください。ホストの停止から起動 まで168時間以上の間隔を指定すると,PowerChute plus で設定されている電源投入 時刻にホストの電源がオンになります。

APC 社製の無停電電源装置を使う場合, JP1/Power Monitor では, スケジュールで次 回電源投入時刻を指定しないでホストの電源をオフにすると, 次回電源投入時刻を 99 時間後に仮定します。ホストのシャットダウンを自動で実行し, ホストの電源投入を 自動でする場合には,約4日後に電源がオンになることになります。ただし,電源が オンになる以前に手動で電源をオンにしても問題はありません。その場合, 仮定され た次回電源投入時刻の設定は,電源投入時に取り消されます。

ホストをシャットダウンするときは, JP1/Power Monitor を使ってください。JP1/ Power Monitor 以外のコマンドなどでホストをシャットダウンすると, スケジュール で設定されている次回電源投入時刻になっても, ホストが起動しない場合があります。

10.5.2 自ホストを終了する際の注意事項

自ホストを終了する際の注意事項を次に示します。

ホストの終了処理中に,スケジュール情報を編集しないでください。

JP1/AJS2 と連携している場合,ホストの終了処理中に,JP1/AJS2のプロセスを手動で起動または終了しないでください。

11 他ホストの電源を制御する 操作 (UNIX ホスト)

この章では, UNIX の他ホストの電源を制御する操作について 説明します。

- 11.1 エージェントホストの情報を表示する
- 11.2 エージェントホストを起動・終了する
- 11.3 エージェントホストをグループ化する

11.1 エージェントホストの情報を表示する

他ホストの起動・終了を制御するホストをマネージャーホスト,制御されるホストを エージェントホストと呼びます。マネージャーホストで,エージェントホストの電源の 運用状態やスケジュール情報を表示できます。

注意事項

- JP1/Power Monitor のリモート電源運用中は、マネージャー側で JP1/Base Event サービ スを停止させないでください。
- JP1/Power Monitor のリモート電源運用中は、エージェントが Windows の場合、エージェント側で JP1/Base Control Service と JP1/Base Event サービスを停止させないでください。エージェントが UNIX の場合、エージェント側で JP1/Base Event サービスを停止させないでください。

11.1.1 エージェントホストの情報を収集する

エージェントホストの電源の運用状態は, JP1 イベントでマネージャーホストに通知されます。JP1 イベントついては, 「16. JP1 イベント」を参照してください。

UNIX のマネージャーホストは, エージェントホストからイベントを受け取ると, メッ セージをリモート電源連携ログファイルおよび syslog ファイルに出力し, エージェント ホストの状態を記憶します。リモート電源連携ログファイルは,「/usr/lib/jp1_aom/ log/エージェントホスト名.rpwlog」の名前でエージェントホストごとに出力されま す。リモート電源連携ログファイルに出力されるメッセージについては,「17. メッ セージ」を参照してください。

11.1.2 エージェントホストの情報をマネージャーホストに 表示する

UNIX のマネージャーホストにエージェントホストの情報を表示するには, jaompwagt v コマンドを実行します。jaompwagt コマンドについては,「15. コマンド」の 「jaompwagt」を参照してください。

11.1.3 エージェントホストの情報を表示するときの注意事 項

UNIXのマネージャーホストに表示されるエージェントホストの時刻は,マネージャー ホストが設置されている国のタイムゾーンで設定されます。例えば,時差が9時間ある 日本とロンドンで,日本にマネージャーホスト,ロンドンにエージェントホストが設置 されている場合,エージェントホストの次回電源投入時刻を午後7時に設定すると,ロ ンドンのエージェントホストは午前10時に電源がオンになります。

JP1/Base Event サービスが停止中に jaompwagt コマンドを実行した場合, JP1/Base Event サービスが起動するまで待ちます。 jaompwagt コマンドを実行する前に必ず JP1/Base Event サービスを起動してください。

11.2 エージェントホストを起動・終了する

マネージャーホストでエージェントホストを起動・終了する操作方法について説明しま す。

11.2.1 エージェントホストを起動する

UNIX のマネージャーホストが, エージェントホストに接続されている電源制御装置を 直接制御して, エージェントホストを起動します。電源制御装置を使わない場合,マ ネージャーホストからエージェントホストを起動できません。マネージャーホストで, エージェントホストを起動するには,jaompwagt o コマンドを実行します。 jaompwagt コマンドの詳細については,「15. コマンド」の「jaompwagt」を参照して ください。

11.2.2 エージェントホストを終了する

UNIX のマネージャーホストから,エージェントホストの JP1/Power Monitor を制御して,エージェントホストを終了します。

UNIX のマネージャーホストから,エージェントホストを終了するには,jaompwagtコマンドを実行します。jaompwagtコマンドを実行する際,終了方法によって,異なるオプションを指定します。実行するコマンドを次に示します。

終了方法	実行するコマンド
UNIX ホストの 監視終了	jaompwagt m
UNIX ホストの 制限終了	jaompwagt r
Windows ホストの計画終了	jaompwagt m または jaompwagt r
UNIX ホストおよび Windows ホストの強制終了	jaompwagt f

なお, jaompwagt コマンドの詳細については,「15. コマンド」の「jaompwagt」を参照してください。

11.2.3 エージェントホストを強制電源オフまたは強制再起 動する

ホストの OS の状態にかかわらず,エージェントホストに接続されている電源制御装置 を直接制御して,エージェントホストを強制電源オフまたは強制再起動します。

電源制御装置の種類によって,強制再起動できない場合があります。強制再起動できな い機種で再起動したい場合,ホストを強制電源オフしたあと,電源オンするようにして ください。 電源制御装置を使わない場合,強制電源オフおよび強制再起動はできません。

エージェントホストを強制電源オフするには, jaompwagt s コマンドを実行します。強 制再起動するには, jaompwagt b コマンドを実行します。 jaompwagt コマンドの詳細 については,「15. コマンド」の「jaompwagt」を参照してください。

. 注意事項

強制電源オフおよび強制再起動は,実行中のジョブやアプリケーションを正常に終了しない でホストの電源をオフにします。ホストがハングアップした場合など,緊急時以外では,使 わないでください。また,ホストを強制再起動する場合,System Manager や Smart-UPS, Symmetra など,電源制御装置の種類によっては電源オン・オフの間隔が短いために正しく 起動されない場合があります。そのような電源制御装置で再起動したい場合,電源をオフし たあと十分な時間をとってから電源をオンにしてください。

11.2.4 エージェントホストに対する終了処理を抑止する

UNIXのマネージャーホストからエージェントホストに対する終了処理を抑止し,マ ネージャーホストの誤操作による終了処理の実行を防ぐことができます。終了処理を抑 止するには,マネージャーホストでリモート電源連携停止処理抑止ファイル「/usr/ lib/jp1_aom/rpw/no_stop」を作成します。このファイルは,空でもかまいません。 マネージャーホストにこのファイルが作成されている場合,エージェントホストに対し て,次の処理は,実行されません。

監視終了 制限終了 強制終了 強制電源オフ 強制再起動

11.2.5 エージェントホストを起動・終了するときの注意事 項

UNIX のマネージャーホストで,エージェントホストを起動・終了する時の注意事項を 次に示します。

-つのエージェントホストに対して,論理ホスト,物理ホストを含む複数のホストから電源オン,オフの操作をしないでください。

JP1/Base Event サービスが停止中に jaompwagt コマンドを実行した場合, JP1/ Base Event サービスが起動するまで待ちます。 jaompwagt コマンドを実行する前に 必ず JP1/Base Event サービスを起動してください。 マネージャーホストとエージェントホストが同一の場合,自ホストにあたるエージェントホストを起動・終了することはできませんので,実行しないでください。

11.3 エージェントホストをグループ化する

1 台の UNIX のマネージャーホストに対して複数のエージェントホストをグループとし て設定し,一括して起動・終了できます。グループ化すると,マネージャーホストの起 動・終了と連動して,複数のエージェントホストを起動・終了できます。

グループ化した場合,マネージャーホストを起動すると,グループの登録順にエージェ ントホストが起動します。マネージャーホストが監視終了を開始すると,グループ化し たすべてのエージェントホストが同時に終了処理を開始します。すべてのエージェント ホストが終了してから,マネージャーホストが終了します。

UNIX のマネージャーホストを次の方法で監視終了した場合,監視終了前にエージェントホストが連動して終了します。なお,JP1/AJS2-Managerが監視終了してからグループ化したホストを終了したい場合は,pwajs2stp_grpコマンドを使用します。詳細については,「15. コマンド」の「pwajs2stp_grp」を参照してください。

スケジュール情報に設定した日時で監視終了した場合

jaomchang コマンドで引数 -c now を指定して監視終了した場合

JP1/AJS2のジョブでマネージャーホストを監視終了した場合

UNIX のマネージャーホストを次の方法で停止した場合,エージェントホストは連動しません。

手動で停止した場合

制限終了した場合

強制終了した場合

マネージャーホストが UNIX の場合,起動だけ,または終了だけグループ化したエージェントホストを連動させる運用もできます。

11.3.1 エージェントホストをグループに登録する

UNIX のマネージャーホストでエージェントホストをグループ化するには,次の二つの 設定が必要です。

リモート電源連携グループ定義ファイルを設定する

エージェントホストをグループ化するには,マネージャーホストでリモート電源連携 グループ定義ファイルを設定する必要があります。リモート電源連携グループ定義 ファイルについては,「14.4.3 リモート電源連携グループ定義ファイル」を参照して ください。

jaompwgrp コマンドを自動運転ユーザーコマンドとして指定する グループ化したエージェントホストを操作するには,マネージャーホストで, jaompwgrp コマンドを自動運転ユーザーコマンドとして指定する必要があります。 マネージャーホストの起動時に,グループ化したエージェントホストを連動して起動 させたい場合は,jaompwgrpコマンドを自動運転開始時コマンド,および電源投入 時刻到達時コマンドとして指定します。

マネージャーホストの終了時に,グループ化したエージェントホストを連動して終了 させたい場合は,jaompwgrpコマンドを自動運転システム終了前コマンドおよび電 源投入時刻到達時コマンドとして指定します。

また, JP1/AJS2 を監視終了してからグループ化したエージェントホストを終了した い場合,自動運転システム終了前コマンドには, pwajs2stp_grp コマンドを指定し てください。

jaompwgrp コマンド, および pwajs2stp_grp コマンドについては,「15. コマン ド」の「jaompwgrp (UNIX 限定)」, および「pwajs2stp_grp (UNIX 限定)」を参照 してください。

11.3.2 JP1/AJS2 と連携する場合

ここでは, UNIX ホストで, JP1/Power Monitor を JP1/AJS2 と連携して運用する場合の, グループ化したエージェントホストの動作について説明します。

(1) JP1/AJS2 連携時の終了処理

UNIX のマネージャーホストを監視終了する場合,通常は,まず,エージェントホスト を終了させてから,マネージャーホストの終了処理をします。

JP1/AJS2 - Manager があるホストを JP1/Power Monitor のマネージャーホストとし, JP1/AJS2 - Agent があるホストをマネージャーホストと連動して終了させる場合,通常 の終了処理をすると,JP1/AJS2 - Agent が JP1/AJS2 - Manager より先に終了します。 このような場合,ジョブネットが実行中にもかかわらず,ジョブの実行ホストが終了し てしまい,ジョブネットが異常終了することがあります。

このような現象を防ぐためには,pwajs2stp_grp コマンドを使用して,JP1/AJS2 -Manager を先に終了させてから,JP1/AJS2 - Agent を終了させる必要があります。 pwajs2stp_grp コマンドは,構成定義ファイルの自動システム終了前コマンドに登録 して使用します。この場合,監視終了時の処理の流れは次のようになります。

1. pwajs2stp_grp コマンドを実行して, JP1/AJS2 · Manager を終了する。

- 2. エージェントホストを終了する。
- 3. マネージャーホストの終了条件を監視して,マネージャーホストを終了する。

(2) pwajs2stp grp コマンドの設定

ここでは, pwajs2stp_grp コマンドの設定方法を説明します。

JP1/Power Monitor をインストールすると, pwajs2stp_grp コマンドのサンプルファ イルがインストールされます。このサンプルファイルをコピーし,必要に応じてカスタ マイズして使用します。設定手順を次に示します。

- サンプルファイルをリネームしてコピーする。 サンプルファイルは下記の場所にあります。 /usr/lib/jp1_aom/sample/pwajs2stp_grp.model このサンプルファイルを下記の名称にリネームします。 /usr/lib/jp1_aom/pwajs2stp_grp
- pwajs2stp_grp ファイルの内容を必要に応じて編集する。
 pwajs2stp_grp ファイルをテキストエディターで開き,次のように編集します。
 - 実行中のジョブネットが終了するのを待って(当日実行予定のジョブネットの実行を抑止して)JP1/AJS2 Manager を終了する場合
 1. 下記の記述を探す。

/usr/bin/jp1_aom/jaomajs2stop -m

```
2.-mを-rに修正する。
```

- JP1/AJS2 情報定義ファイルに論理ホストが定義されている場合
 - 1. 下記の記述を探し,削除する。

fi

 ファイルが実行形式になっていることを確認し、構成定義ファイルの自動システム終 了前コマンドに登録する。
 構成定義ファイルの設定については、「6.1.11 構成定義ファイルを設定する」を参照 してください。

注意事項

- pwajs2stp_grp コマンド内の JP1/AJS2 終了処理でエラーが発生した場合(戻 り値が8の場合),エージェントホストは連動して終了せず,マネージャーホスト も監視終了しません。エラーが発生した場合,エラーコードが /usr/lib/ jp1_aom/log/pwajsstp_grp.logファイルに出力されます。 jaomajs2status コマンド,および jaomajs2stop コマンドの戻り値を参照し, 要因を取り除いてください。
- pwajs2stp_grp コマンドは,自動システム終了前コマンドとして登録された場合にだけ実行できます。それ以外の場合の動作は保証しません。
- pwajs2stp_grp コマンドは,構成定義情報ファイルのジョブネット実行抑止の 設定に影響されません。ジョブネット実行抑止が「しない」に設定されていても, JP1/AJS2を計画終了します。

(3) pwajs2stp_grp コマンドから呼び出されるコマンド

ここでは, pwajs2stp_grp コマンドから呼び出されるコマンドについて説明します。 なお,これらのコマンドは, pwajs2stp_grp コマンド内でだけ実行できます。 pwajs2stp_grp コマンド以外で実行した場合の動作は保証しません。

(a) jaomajs2status コマンド

形式

jaomajs2status

機能

jaomajs2status コマンドは,コマンドを実行したホストで運用されている JP1/ AJS2 の状態を調査するコマンドです。対象となるホストは,物理ホストおよび JP1/AJS2 情報定義ファイル「/usr/lib/jp1_aom/aomhost_def」に登録されて いる論理ホストです。対象のホストが複数ある場合,jaomajs2status コマンド は,一つ以上のホストが稼働中か部分起動中であれば,稼働中または部分起動中を 返します。

戻り値

0	すべて稼働中。
1	ファイルオープンエラーなどの内部エラーが発生した,または JP1/AJS2 状態取得要求が拒否 された。
2	JP1/AJS2 がインストールされていない。
4	部分起動中。
8	停止中。
16	JP1/AJS2 実行環境エラー。
32	内部エラー。
64	JP1/AJS2 状態取得要求が拒否された。

戻り値1,16,64の場合はJP1/AJS2のログを参照し,原因を取り除いてください。 原因が取り除けない場合,JP1/Power Monitor,JP1/Base,およびJP1/AJS2の資 料採取ツールを実行し,システム管理者に連絡してください。戻り値32の場合は JP1/Power Monitorの資料採取ツールを実行し,システム管理者に連絡してください。

(b) jaomajs2stop コマンド

形式

jaomajs2stop [-m | -r]

機能

jaomajs2stop コマンドは,コマンドを実行したホストで運用されている JP1/ AJS2 - Manager を計画終了します。

引数

-m

その日に実行が予定されているジョブネットの実行終了を待って,JP1/AJS2・

Manager を終了します。

-r

実行中のジョブネットの実行終了を待って, JP1/AJS2 - Manager を終了しま す。

戻り値

0	正常終了。
1	ファイルオープンエラーなどの内部エラー。
2	JP1/AJS2 がインストールされていない。
3	コマンド引数エラー。
16	JP1/AJS2 実行環境エラー。
64	JP1/AJS2 停止要求が拒否された,または JP1/AJS2 が停止していた。

戻り値 16,64の場合は JP1/AJS2 のログを参照し,原因を取り除いてください。原 因が取り除けない場合,JP1/Power Monitor,JP1/Base,および JP1/AJS2 の資料 採取ツールを実行し,システム管理者に連絡してください。 戻り値 1の場合は JP1/Power Monitor の資料採取ツールを実行し,システム管理者

戻り値1の場合はJPI/Power Monitorの員科採取ワールを実行し、システム管理省 に連絡してください。

注意事項

jaomajs2stop コマンドは,構成定義情報ファイルのジョブネット実行抑止の設定 に影響されません。ジョブネット実行抑止が「しない」に設定されていても,JP1/ AJS2を計画終了します。

11.3.3 エージェントホストをグループ化するときの注意事 項

UNIX のマネージャーホストでエージェントホストをグループ化するときの注意事項を次に示します。

エージェントホストの終了処理中にマネージャーホストを起動することはできません。

マネージャーホストおよびグループ内のエージェントホストを起動・終了するスケ ジュールを設定している場合,監視終了を開始する時刻と,次回電源投入時刻との間 隔は十分にとってください。なお,1台のホストを起動させるのに必要な時間は2~ 5分,終了させるのに必要な時間は1~10分です。

エージェントホストで設定されているスケジュールでエージェントホストを起動・終 了する処理より,マネージャーホストと連動してエージェントホストを起動・終了す る処理が優先されます。

jaompwgrp コマンドまたは pwajs2stp_grp コマンドを自動運転ユーザーコマンド として設定する場合,構成定義ファイルにコマンド実行打ち切り時間 (rc_cancel_time パラメーター)を, または [構成定義(基本)] ウィンドウで [コマンド実行打ち切り時間]を指定しないでください。

jaompwgrp コマンドおよび pwajs2stp_grp コマンドのほかに,自動運転ユーザー コマンドを設定している場合は,自動運転ユーザーコマンドのスクリプトに jaompwgrp コマンドを追加してください。追加する場合,パラメーター変数「\$1」 を引数として指定してください。jaompwgrp コマンドを追加する例を次に示します。 /usr/bin/jp1_aom/jaompwgrp \$1

マネージャーホストのスケジュールが,監視終了開始時刻とほかの終了開始時刻(制 限終了開始時刻・強制終了開始時刻)を組み合わせて設定されている場合,リモート 電源連携グループ定義ファイルのpwoff_waitパラメーターで指定した時間内に終了 確認がされていないホストに対しては,強制終了要求が送信されない場合があります。 これは,ほかの終了時刻に到達した時点で,実行中の自動運転ユーザーコマンドが打 ち切られるので,終了要求を送信する(リモート電源連携グループ定義ファイルの終 了待ち時間(pwoff_waitパラメーター)で指定した時間が満了する)前に jaompwgrpコマンドの実行が打ち切られることがあるためです。このため,監視終 了開始時刻とほかの終了時刻を組み合わせる場合は,リモート電源連携グループ定義 ファイルで設定する終了待ち時間(pwoff_waitパラメーター)を考慮に入れて各終 了開始時刻を設定してください。

グループ化したエージェントホストを起動する場合,マネージャーホストから電源オ ンできる電源制御装置を,グループ化したエージェントホストに接続してください。
12 ウィンドウとダイアログ ボックス (Windows ホスト)

この章では, Windows ホストで使う JP1/Power Monitorの ウィンドウとダイアログボックスについて説明します。

12.1	Windows ホス	トで使うウィンド	ウとダイアログボックス
------	------------	----------	-------------

- 12.2 セットアップで使うダイアログボックス
- 12.3 自ホストの起動・終了を設定するダイアログボックス
- 12.4 他ホストの起動・終了を設定するウィンドウとダイアログボックス

12.1 Windows ホストで使うウィンドウとダイ アログボックス

ここでは, Windows ホストで使う JP1/Power Monitor のウィンドウとダイアログボック スの一覧および遷移図について説明します。

12.1.1 ウィンドウとダイアログボックスの一覧

Windows ホストで使うウィンドウおよびダイアログボックス一覧を次の表に示します。

表 12-1 Windows ホストで使うウィンドウおよびダイアログボックス一覧

機能	ウィンドウおよびダイアログ ボックスの名称	設定内容	実行権限
セットアッ プ	[電源制御装置の設定] ダイア ログボックス	電源制御装置を制御するコマンド を設定する。	Administrators
	[環境設定]ダイアログボック ス	電源制御装置を制御するプログラ ム名,およびホストを計画終了す る場合のオプションを設定する。 また,マネージャーホストとグ ループ化したエージェントホスト を連動させる場合にも使う。	Administrators
	[ジョブネット監視ホストの詳 細]ダイアログボックス	クラスタシステムを利用している JP1/AJS2 と連携する場合に , 論 理ホストを設定する。	Administrators
	[監視ホストの詳細]ダイアロ グボックス	ホストを計画終了する場合に,終 了を待つホストを設定する。	Administrators
自ホストの 起動・終了 の設定	[カレンダー設定]ダイアログ ボックス	ホストを起動・終了する日付また は曜日を1か月のカレンダーで設 定する。	Administrators
	[年間カレンダー設定] ダイア ログボックス	ホストを起動・終了する日付を 1 年分のカレンダーで設定する。	Administrators
	[時刻設定]ダイアログボック ス	ホストを起動・終了する時刻を設 定する。	Administrators
	[運休日設定]ダイアログボッ クス	ホストの運休日を設定する。	Administrators
	[ファイルへのエクスポート] ダイアログボックス	運転スケジュール定義ファイルを エクスポートする。	Administrators
	[カレンダーの週間情報] ダイ アログボックス	ホストを起動・終了するスケ ジュールを1週間分表示する。	なし
他ホストの 起動・終了 の設定	[マネージャー - リモート電源 連携] ウィンドウ	マネージャーホストおよびエー ジェントホストの情報を表示す る。	Administrators
	[マネージャーの設定]ダイア ログボックス	エージェントホストでマネー ジャーホストを設定する。	Administrators

機能	ウィンドウおよびダイアログ ボックスの名称	設定内容	実行権限
	[エージェントホストの設定] ダイアログボックス	マネージャーホストでエージェン トホストの設定,追加,および定 義を変更する。	Administrators
	[電源オフの詳細設定] ダイア ログボックス	ホストを終了したあとの処理を設 定する。	Administrators
	[連動ホストの設定]ダイアロ グボックス	エージェントホストをグループ化 する。	Administrators

12.1.2 ウィンドウとダイアログボックスの遷移図

Windows ホストで使うウィンドウおよびダイアログボックスの遷移図を次の図に示しま す。各ウィンドウおよびダイアログボックスは, Windows の[スタート]メニューの [プログラム] - [JP1_Power Monitor]から表示されます。



図 12-1 Windows ホストで使うウィンドウおよびダイアログボックスの遷移図

12.2 セットアップで使うダイアログボックス

セットアップで使うダイアログボックスについて説明します。

12.2.1 [電源制御装置の設定]ダイアログボックス

電源制御装置を設定する[電源制御装置の設定]ダイアログボックスについて説明しま す。SVP ボード, APC 社製 Smart-UPS の電源制御装置を使う場合,ここでは何も設定 しません。

[電源制御装置の設定]ダイアログボックスを次の図に示します。

図 12-2 [電源制御装置の設定]ダイアログボックス

定義設定位置。	5) 制御装i	置種別(<u>K</u>) HI	実行制限	時間(L)
自ホスト電源制 C:¥Program Fi	山マンド(<u>M</u>) es¥HITACHI¥。	JP1 Power M	lon &B	
	御コマンド(0)			
C:#WINNT#Ups	nmp.exe			€(<u>R</u>)

(1) 表示方法

[電源制御装置の設定]ダイアログボックスを表示するには,Windowsの[スタート] メニューから,[プログラム] - [JP1_Power Monitor] - [電源制御装置の設定]を選 択します。

ただし ,[環境設定]ダイアログボックスが表示されている場合 ,[電源制御装置の設定] ダイアログボックスは ,表示されません。

(2)設定項目

設定項目について次に説明します。

なお,[電源制御装置の設定]ダイアログボックスで設定する情報を変更または削除する 場合,変更または削除の前に[環境設定]ダイアログボックスの[使用プログラム名] を[なし]に設定してください。[使用プログラム名]が設定された状態で削除または変 更した場合,タイミングによっては,誤動作を引き起こします。 [定義設定位置]

[COMMON01]から[COMMON05]までのどれかを選択します。これは, 内部的 な識別子です。

[制御装置種別]

制御装置を表す名称を,8バイト以内の任意の英数字で設定します。ここで設定し た名称は,[環境設定]ダイアログボックスの[使用プログラム名]に表示されま す。定義設定位置が異なっていても,同じ名称は設定できません。また,次に示す 文字列は設定できません。

「なし」,「SYSTEM MANAGER」,「PowerChute plus」,「SVP」,「APC」

[実行制限時間]

他ホスト電源制御コマンドを実行するときの制限時間を,1から999(単位:秒)ま での数値で設定します。デフォルトは300です。ここで設定した時間内に処理が完 了しなかった場合,処理はキャンセルされます。

[自ホスト電源制御コマンド]

ホストの電源を制御するコマンドを設定します。自ホストの電源を制御する場合や, 他ホストの電源を制御する場合のエージェントホスト側で設定します。255 バイト 以内で設定してください。ホストに接続している電源制御装置の種類に応じて次の コマンドを設定してください。設定しなくても制御できる電源制御装置を使用して いる場合,設定する必要はありません。

- 電源制御装置を使わない場合,または電源制御装置があっても電源オンのままで 自ホストをシャットダウンまたは再起動したい場合,または電源制御装置を使わ ないで,自ホストの電源をスケジュールで運用したい場合,jpwshutdownコマン ドを設定したバッチファイルを作成し,そのファイルのパス名を設定します。 バッチファイルの詳細については,「(3) jpwshutdown コマンド」の使用例を参 照してください。
- JP1/Power Monitor でリモート電源運用をしていて,エージェントホストが Blade Symphony 上のブレードの場合
 Server Conductor と連携していて,エージェントホストが Blade Symphony 上の ブレードの場合,エージェントホスト上で装置を制御するバッチファイルを作成 して登録しておく必要があります。jpwshutdown コマンドを設定したバッチファ イルを作成し,そのファイルのパス名を設定します。バッチファイルの詳細につ いては,「(3) jpwshutdown コマンド」の使用例を参照してください。
- 日立製作所製,ジーエス・ユアサ社製,またはジリオン・ネットワークス社製の 電源制御装置を使う場合 JP1/Power Monitorのインストールフォルダ直下にある「aompw_hi.exe」を設 定します。
- ISA 社製の電源制御装置を使う場合 電源制御装置を制御する PMDUtility の制御コマンドをフルパス名で設定します。
- 山洋電気社製の無停電電源装置または電源制御装置を使う場合
 自ホストの無停電電源装置または電源制御装置を制御する電源制御コマンド起動

バッチファイルをフルパス名で設定します。

- その他の電源制御装置を使う場合
 - 電源制御装置を制御するコマンドがメーカーから提供されていれば,そのコマン ド名をフルパス名で設定します。コマンドが提供されていない場合には,必要に 応じてコマンドを作成してください。自ホストの電源を制御するコマンドの仕様 については,「5.1.4 電源制御装置を制御するコマンドを作成する」を参照してく ださい。
- Windows Server 2003 (x64) をご使用の場合,設定する制御コマンドは,以下の フォルダに置かないでください。
 - ・システムドライブ ¥Program Files フォルダ
 - ・Windows システムフォルダ ¥system32 フォルダ

[他ホスト電源制御コマンド]

マネージャーホストで,エージェントホストの電源制御装置を制御するコマンドを 設定します。255 バイト以内で設定してください。エージェントホストに接続して いる電源制御装置の種類に応じて次のコマンドを設定してください。設定しなくて も制御できる電源制御装置を使用している場合,設定する必要はありません。

- 日立製作所製またはジーエス・ユアサ社製の電源制御装置を使う場合 Windows が組み込まれているドライブおよびフォルダに格納されている PowerMonitorH, POWERVISORv3のどれかの制御コマンドをフルパス名で設定 します。
- ISA 社製の電源制御装置を使う場合 電源制御装置を制御する PMDUtility の制御コマンドをフルパス名で設定します。
- ジリオン・ネットワークス社製の電源制御装置を使う場合 Windows が組み込まれているドライブおよびフォルダに格納されている PowerMonitor for Networkの制御コマンドをフルパス名で設定します。
- 日立製作所製の遠隔電源制御装置(THE-RP-0010)を使う場合
 電源制御装置を制御する遠隔電源制御装置制御プログラムのコマンドファイルを フルパス名で設定します。
- 日立製作所製の無停電電源制御装置 H-777E シリーズを使う場合 電源制御装置を制御する PowerMonitorH の制御コマンドをフルパス名で設定し ます。
- 山洋電気社製の無停電電源装置または電源制御装置を使う場合 他ホストの無停電電源装置または電源制御装置を制御する電源制御コマンド起動 バッチファイル sgctlcmd_remote.batをフルパス名で設定します。
- その他の電源制御装置を使う場合
 電源制御装置を制御するコマンドがメーカーから提供されていれば、そのコマンド名をフルパス名で設定します。コマンドが提供されていない場合には、必要に応じてコマンドを作成してください。他ホストの電源を制御するコマンドの仕様については、「5.2.4 電源制御装置を制御するコマンドを作成する」を参照してください。
- Windows Server 2003 (x64) をご使用の場合,設定する制御コマンドは,以下の

フォルダ以下に置かないでください。 ・システムドライブ ¥Program Files フォルダ ・Windows システムフォルダ ¥system32 フォルダ

(3) jpwshutdown コマンド

jpwshutdown コマンドは,電源制御装置を使わないで,ホストをシャットダウンまたは 再起動するコマンドです。電源制御装置を使わないでホストを運用したい場合に,この コマンドを設定したバッチファイルを作成し,[電源制御装置の設定]ダイアログボック スの[自ホスト電源制御コマンド]に設定します。

なお, Server Conductor と連携していて, エージェントホストが Blade Symphony 上の ブレードの場合も, エージェントホスト上で jpwshutdown コマンドを設定したバッチ ファイルを作成し, [電源制御装置の設定]ダイアログボックスの[自ホスト電源制御コ マンド]に設定してください。

[自ホスト電源制御コマンド] に設定された jpwshutdown コマンドは,電源オフ実行時 に実行されます。

注意事項

このコマンドをコマンドラインから実行しないでください。実行した場合,サービスの停止 を待たずにホストを終了してしまいます。[電源制御装置の設定]ダイアログボックスの [自ホスト電源制御コマンド]としてだけ設定してください。

形式

```
jpwshutdown[ -r | -o ]
[ -f | -w <sub>1</sub>待ち時間]
```

引数

オプションは,大文字でも指定できます。

オプションを指定しないでコマンドを実行した場合,ホストで実行中のプロセスの 終了を待って,ホストをシャットダウンします。次に説明する以外のオプションを 指定した場合,エラーメッセージを出力します。

-r **または** -R

ホストを再起動します。このオプションを指定しない場合,ホストをシャット ダウンします。

-o または -0

ホストの電源をオフにします。このオプションを指定しない場合,ホストは, シャットダウンしたあと,スタンバイ状態になります。

ホストのハードウェアの種類によっては,このオプションを指定すると,ホストが再起動される場合があります。

-f または -F

ホストで実行中のプロセスの終了を待たないで,ホストをシャットダウンしま

す。このオプションを指定しない場合,プロセスの終了を待ってから,ホスト をシャットダウンします。

-w 1待ち時間または -W 1待ち時間
 プロセスの終了を待つ時間を設定します。待ち時間は,1から 99,999(単位:
 秒)までの数値で指定します。このオプションを指定する場合,待ち時間を必ず指定してください。待ち時間が指定されていない場合はエラーになります。
 オプション -r またはオプション -o を指定して,オプション -w を指定しない
 場合,待ち時間に 300を指定したものとみなします。

注意事項

- このコマンドを[電源制御装置の設定]ダイアログボックスの[自ホスト電源制御コマンド]に直接設定する場合,ホストのスケジュールに次回電源投入時刻を設定しないでください。
- ホストのハードウェアの種類によっては、シャットダウンを指定しても、再起動してしまう場合があります。このような場合は、このコマンドを使わないでください。
- 引数を省略した場合,プロセスの終了を待ってホストをシャットダウンまたは電源をオフします。
- オプション -r またはオプション -R と,オプション -o またはオプション -O を同時に指定できません。
- オプション -f またはオプション -Fと,オプション -w またはオプション -W を同時に指定できません。
- アプリケーションの稼働中に、このコマンドを実行すると、稼働中のプロセス停止に伴う確認ダイアログが表示され、シャットダウン処理が中断される場合があります。

このような場合は,オプション-fを指定してください。

戻り値

なし

使用例

(例1)

電源制御装置を接続していない自ホストをスケジュールで再起動するための設定を します。手順を次に示します。

 jpwshutdown コマンドを記述したバッチファイルを作成する。 バッチファイルには,次のように記述します。
 "C:¥Program
 Files¥Hitachi¥JP1PowerMonitor¥bin¥jpwshutdown.exe" -r
 バッチファイルは次のファイル名で保存します。

C: ¥Program Files ¥Hitachi ¥JP1 Power Monitor ¥bin ¥reboot.bat

 Windowsの[スタート]メニューから,[プログラム] - [JP1_Power Monitor] - [電源制御装置の設定]を選択する。
 「電源制御装置の設定]ダイアログボックスが表示されます。

- 3. 任意の[定義設定位置]を指定する。
- 4. [制御装置種別]に任意の名称を入力する。
- 5. [自ホスト電源制御コマンド]に次のように入力する。C:¥Program Files¥Hitachi¥JP1PowerMonitor¥bin¥reboot.bat
- 6. Windowsの[スタート]メニューから,[プログラム] [JP1_Power Monitor] - [環境設定]を選択する。
 [環境設定]ダイアログボックスが表示されます。
- [使用プログラム名]に[電源制御装置の設定]ダイアログボックスの[制御装 置種別]に入力した名称を指定する。
- 8. [カレンダー設定]ダイアログボックスまたは[年間カレンダー設定]ダイアロ グボックスで,スケジュールを設定したい日付または曜日を選択する。
- 9. 選択した日付または曜日の[時刻設定]ダイアログボックスの[電源オフ:計画 終了]または[電源オフ:強制終了]でホストを終了する時刻を設定する。
- これで,設定した時間に自ホストが再起動されます。

(例2)

電源制御装置を使わない場合,または電源制御装置があっても電源オンのままで自 ホストを再起動するための設定をします。手順を次に示します。

- Windowsの[スタート]メニューから,[プログラム] [JP1_Power Monitor] - [電源制御装置の設定]を選択する。
 「電源制御装置の設定]ダイアログボックスが表示されます。
- 2. 任意の[定義設定位置]を指定する。
- 3. [制御装置種別]に任意の名称を入力する。
- 4. [自ホスト電源制御コマンド]に次のように入力する。
 C:¥Program Files¥Hitachi¥JP1PowerMonitor¥bin¥jpwshutdown.exe
- 5. Windowsの[スタート]メニューから,[プログラム] [JP1_Power Monitor] - [環境設定]を選択する。
 [環境設定]ダイアログボックスが表示されます。
- 6. [使用プログラム名]に[電源制御装置の設定]ダイアログボックスの[制御装 置種別]に入力した名称を指定する。
- 7. 次のコマンドを実行する。

これで,自ホストが再起動します。

(例3)

- リモート電源運用をしていて,エージェントホストが Blade Symphony 上のブレードの場合の設定をします。手順を次に示します。
- - バッチファイルは次のファイル名で保存します。
 - C: ¥Program Files ¥Hitachi ¥JP1 Power Monitor ¥bin ¥blshut.bat

aompwcon /r

- Windows の[スタート]メニューから,[プログラム] [JP1_Power Monitor] - [電源制御装置の設定]を選択する。
 「電源制御装置の設定]ダイアログボックスが表示されます。
- 3. [定義設定位置]および[制御装置種別]を設定する。 設定内容は任意です。
- 4. [自ホスト電源制御コマンド]に,手順1で作成したバッチファイルのパスを指 定する。
- 5. Windowsの[スタート]メニューから,[プログラム] [JP1_Power Monitor] - [環境設定]を選択する。
 [環境設定]ダイアログボックスが表示されます。
- 6. [使用プログラム名]に[電源制御装置の設定]ダイアログボックスの[制御装 置種別]に入力した名称を指定する。

12.2.2 [環境設定]ダイアログボックス

電源制御装置を制御するプログラム名,およびホストを計画終了する場合のオプション を設定する[環境設定]ダイアログボックスについて説明します。また,[環境設定]ダ イアログボックスは,グループ化したエージェントホストをマネージャーホストと連動 して終了する場合にも使います。

[環境設定]ダイアログボックスを次の図に示します。

				 	~
₩ ¹ ₩·規設E	整環	境設定			

図 12-3 「環境設定」ダイアログボックス

ヨホスト実行中ジョブ(ジョブネット)の監視――― こ <= to + >> > >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	
TTO/ACTUD	(ITRALIE)
・ジョブネットの終了を待つ(W) 一覧(H)	○ 他ホストが終了するまで待つ(I) 一覧(L)
りンタの監視	☆動ホストの停止
「行わない(D)	行わない(S)
印刷が終了するまで待つ(<u>P</u>)	C 停止を行う(G)

(1) 表示方法

[環境設定]ダイアログボックスを表示するには, Windowsの[スタート]メニューから,[プログラム] - [JP1_Power Monitor] - [環境設定]を選択します。

ただし,次のダイアログボックスが表示されている場合,[環境設定]ダイアログボックスは,表示されません。

[電源制御装置の設定]ダイアログボックスが表示されている場合

[カレンダー設定]ダイアログボックスが表示されている場合

(2)設定項目およびボタン

設定項目およびボタンについて次に説明します。

[使用プログラム名]

ホストを起動・終了するプログラムを,次の中から選択します。

[なし]

[なし]を選択すると,電源オン・オフするスケジュールを設定しても,設定は 無効になります。

[SYSTEM MANAGER]

System Manager を使う場合に選択します。System Manager をインストール してある場合,このプログラム名が表示されます。JP1/Server Conductor をイ ンストールしてある場合も,このプログラム名が表示されますが,Blade Symphony上のブレードの場合は表示されません。「5.2.10(2)(a)電源制御 装置を制御するコマンドを設定する」で制御装置種別に設定した名称を選択し ます。

[PowerChute plus]

PowerChute Business Edition を使う場合に選択します。

PowerChute Business Edition をインストールしてある場合,このプログラム 名が表示されます。

PowerChute Business Edition および UPSSLEEP.EXE がインストールされて いるのに,このプログラム名が表示されない場合は,UPSSLEEP.EXE のイン ストールパスをシステム環境変数 PATH に設定してください。

[(そのほかの電源制御装置名)]

[電源制御装置の設定]ダイアログボックスの[制御装置種別]に入力した電源 制御装置名が表示されます。[電源制御装置の設定]ダイアログボックスについ ては,「12.2.1 [電源制御装置の設定]ダイアログボックス」を参照してくだ さい。

[計画終了オプション]

ホストを計画終了する場合の終了条件を設定します。ここで設定した終了条件が成 立すると,ホストをシャットダウンします。

[自ホスト実行中ジョブ(ジョブネット)の監視]

JP1/AJS2 がインストールされている場合, JP1/AJS2 のジョブ(ジョブネット)の終了を待って,ホストをシャットダウンするように設定できます。 [自ホスト実行中ジョブ(ジョブネット)の監視]として選択できるチェックオ プションには,次の二つがあります。デフォルトは,[行わない]です。 [行わない] JP1/AJS2 を使用していない場合,または JP1/AJS2 のジョブ(ジョブネット)

および JP1/AJS2 の終了を待たない運用の場合に選択します。

[実行中ジョブネットの終了を待つ]

実行中のジョブ(ジョブネット)および JP1/AJS2 が終了してからホストを シャットダウンする運用の場合に選択します。

このオプションを選択している状態で「強制終了」が実行された場合は,実行 中のジョブ(ジョブネット)の終了を待たずに JP1/AJS2 を終了させ,ホスト のシャットダウンが実行されます。

[一覧]ボタン

クラスタシステムを利用している JP1/AJS2 のジョブ(ジョブネット)および JP1/AJS2 の終了を待つ運用の場合に,任意で論理ホスト名を設定します。 ここで論理ホスト名を設定した場合は,設定した論理ホストおよび物理ホスト 上で実行しているジョブ(ジョブネット)および JP1/AJS2 の終了を待って, 自ホストをシャットダウンします。

このボタンをクリックすると,[ジョブネット監視ホストの詳細]ダイアログ ボックスが表示され,監視する論理ホストを設定または削除できます。[OK] ボタンをクリックすると,設定内容が反映され,[環境設定]ダイアログボック スに戻ります。物理ホストだけで運用する場合,ホスト名を設定する必要はあ りません。

[プリンタの監視]

プリンタの出力を待ってホストをシャットダウンするかどうかを設定します。 終了条件として,次の二つのチェックオプションから一つを選択します。デ フォルトは,[行わない]です。

[行わない]

出力が終了していないジョブがあっても,そのジョブを無視してホストを シャットダウンします。

[印刷が終了するまで待つ]

すべてのジョブの出力が終了してからホストをシャットダウンします。

[他ホストの監視]

他ホストが終了するのを待って,ホストをシャットダウンするかどうかを設定 します。終了条件として,次の二つのチェックオプションから一つを選択しま す。デフォルトは,[行わない]です。

[行わない]

終了していないホストがあっても,そのホストを無視してシャットダウンしま す。

[他ホストが終了するまで待つ]

設定したすべてのホストが終了してからシャットダウンします。

監視できるホストは,TCP/IPで接続できるホストです。監視できるホストは, 10秒以内にレスポンスが返るネットワーク性能が必要です。10秒以内にレスポ ンスが返らない場合,監視しているホストは,停止中であると判断します。ホ スト間の速度については,pingコマンドで確認してください。

他ホストの終了を監視する場合は,監視に掛かる時間を短縮するために,監視 するホスト名および IP アドレスを hosts ファイルに登録しておくことをお勧 めします。 [一覧]ボタン

このボタンをクリックすると,[監視ホストの詳細]ダイアログボックスが表示 され,監視するホストを設定または削除できます。[OK]ボタンをクリックす ると,設定内容が反映され,[環境設定]ダイアログボックスに戻ります。

[連動ホストの停止]

自ホストがマネージャーホストであり,エージェントホストをグループ化して いる場合,グループ内のホストがすべて停止してからシャットダウンするかど うかを設定します。次の二つのチェックオプションから一つを選択します。デ フォルトは,[行わない]です。

[行わない]

グループ内のエージェントホストを終了しないで,自ホストだけ終了します。 マネージャーホストが起動するときだけ,グループ化したエージェントホスト を連動したい場合は,こちらを指定してください。

[停止を行う]

グループ内のエージェントホストをすべて停止してから,自ホストを終了しま す。

連動ホストの停止については,「9.3 エージェントホストをグループ化する」 を参照してください。

(3)注意事項

[環境設定]ダイアログボックスの注意事項を次に示します。

ホストの計画終了または強制終了中に,[環境設定]ダイアログボックスを操作しない でください。正常に終了しないおそれがあります。

設定した情報は,[環境設定]ダイアログボックスの[OK]ボタンをクリックした時 点から有効になります。

[電源制御装置の設定]ダイアログボックスで設定する情報を変更または削除する場合,変更または削除の前に[環境設定]ダイアログボックスの[使用プログラム名] を[なし]に設定してください。[使用プログラム名]が設定された状態で削除または 変更した場合,タイミングによっては,誤動作を引き起こします。

12.2.3 [ジョブネット監視ホストの詳細]ダイアログボック ス

クラスタシステムを利用している JP1/AJS2 と連携する場合に,論理ホスト名を設定す る[ジョブネット監視ホストの詳細]ダイアログボックスについて説明します。自ホス トを計画終了する場合,物理ホストの JP1/AJS2,およびこのダイアログボックスで設定 した論理ホストの JP1/AJS2 の終了を待ってからホストをシャットダウンします。クラ スタシステムを利用していない場合,[ジョブネット監視ホストの詳細]ダイアログボッ クスで論理ホストを設定する必要はありません。[ジョブネット監視ホストの詳細]ダイ アログボックスを次の図に示します。

監視対象の論理ホスト・	覧(<u>M</u>)	
HOST1 HOST2		ю(<u>А</u>)
	育リ	除(<u>D</u>)

図 12-4 [ジョブネット監視ホストの詳細]ダイアログボックス

(1) 表示方法

[ジョブネット監視ホストの詳細]ダイアログボックスを表示する手順を次に示します。

- Windows の[スタート]メニューから,[プログラム] [JP1_Power Monitor] -[環境設定]を選択する。
 [環境設定]ダイアログボックスが表示されます。
- 2. [自ホスト実行中ジョブ(ジョブネット)の監視]の[一覧]ボタンをクリックする。
 [ジョブネット監視ホストの詳細]ダイアログボックスが表示されます。
 [環境設定]ダイアログボックスの[使用プログラム名]で[なし]を選択するか,
 または[自ホスト実行中ジョブ(ジョブネット)の監視]で[行わない]を選択する
 と,このボタンは,不活性になります。
- (2) 表示項目およびボタン

表示項目およびボタンについて次に説明します。

[監視対象の論理ホスト一覧]リストボックス ホストを計画終了する場合に,終了を待つ論理ホストを表示します。表示されてい るホストをダブルクリックすると,[ホスト名]ダイアログボックスが表示され,ホ

スト名を修正できます。

[追加]ボタン

デフォルトの論理ホスト以外で監視したい論理ホストを追加します。このボタンを クリックすると,[ホスト名]ダイアログボックスが表示されます。そのダイアログ ボックスで論理ホスト名を入力し,[OK]ボタンをクリックすると,入力したホス ト名が[監視対象の論理ホスト一覧]リストボックスに追加されます。

[削除]ボタン

[監視対象の論理ホスト一覧]リストボックスで監視対象から外したいホストを選択し,このボタンをクリックすると,選択したホストが削除されます。

12.2.4 [監視ホストの詳細]ダイアログボックス

他ホストを監視してホストを計画終了する場合に,終了を待つホストを登録する[監視 ホストの詳細]ダイアログボックスについて説明します。[監視ホストの詳細]ダイアロ グボックスを次の図に示します。

図 12-5 [監視ホストの詳細]ダイアログボックス

10311	追加(<u>A</u>)
HOST2 HOST3	削除(<u>D</u>)
	参照(<u>R</u>)

(1) 表示方法

[監視ホストの詳細]ダイアログボックスを表示する手順を次に示します。

- Windowsの[スタート]メニューから,[プログラム] [JP1_Power Monitor] -[環境設定]を選択する。
 [環境設定]ダイアログボックスが表示されます。
- 2. [他ホストの監視]の[一覧]ボタンをクリックする。
 [監視ホストの詳細]ダイアログボックスが表示されます。
 [環境設定]ダイアログボックスの[使用プログラム名]で[なし]を選択するか, または[他ホストの監視]で[行わない]を選択すると,このボタンは,不活性になります。
- (2) 表示項目およびボタン

表示項目およびボタンについて次に説明します。

[監視対象のホスト一覧]リストボックス

ホストを計画終了する場合に,終了を待つホストを表示します。表示されているホ ストをダブルクリックすると,[ホスト名]ダイアログボックスが表示され,ホスト 名を修正できます。

[追加]ボタン

このボタンをクリックすると,[ホスト名]ダイアログボックスが表示されます。そのダイアログボックスでホスト名を入力し,[OK]ボタンをクリックすると,入力したホスト名が[監視対象のホスト一覧]リストボックスに追加されます。

[削除]ボタン

[監視対象のホストー覧]リストボックスで監視対象から外したいホストを選択し, このボタンをクリックすると,選択したホストが削除されます。

[参照]ボタン

このボタンをクリックすると,[コンピュータの参照]ダイアログボックスが表示され,監視したいホストを選択できます。

12.3 自ホストの起動・終了を設定するダイア ログボックス

自ホストの起動・終了を設定するダイアログボックスについて説明します。

12.3.1 [カレンダー設定]ダイアログボックス

ホストを起動・終了する日付または曜日を月単位のカレンダーで設定する[カレンダー 設定]ダイアログボックスについて説明します。ここで選択した日付または曜日に対し, [時刻設定]ダイアログボックスでホストを起動・終了する時刻を設定します。選択した 日付を運休日として設定することもできます。また,運転スケジュール定義ファイルを インポートしたり,エクスポートしたりできます。[カレンダー設定]ダイアログボック スを次の図に示します。

図 12-6 [カレンダー設定]ダイアログボックス

詰カレン	ダー設定	Ē					×
前,	月(8)	20	04年12	2月	(来)	月(N)	ОК
в	月	火	水	木	숲	±	キャンセル
_			1	2	3	4	時刻設定(<u>T</u>)
5	6	7	8	9	10	11	年間加ンダー(Y)
12	13	14	15	16	17	18	運休日設定(E)
19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29	30	31		インボートロ
							エクスポート(E)

(1)表示方法

[カレンダー設定]ダイアログボックスを表示するには,Windowsの[スタート]メ ニューから,[プログラム] - [JP1_Power Monitor] - [カレンダー設定]を選択しま す。

ただし,次の場合,[カレンダー設定]ダイアログボックスは,表示されません。

[環境設定]ダイアログボックスが表示されている場合 [カレンダーの週間情報]ダイアログボックスが表示されている場合 ホストが終了処理中である場合

(2) 設定項目およびボタン

設定項目およびボタンについて次に説明します。

日付

カレンダーの日付は,次の色で表示されます。

• 黒

何も設定されていない日を表します。

• 青

ホストを起動・終了する時刻が設定されている日を表します。 また,曜日指定で時刻が設定されている場合,日付を選択して,曜日に設定され た時刻を変更または取り消したときも,日付が青で表示されます。

• 赤

運休日として設定されている日を表します。

日付をダブルクリックすると,[時刻設定]ダイアログボックスが表示され,選択した日付にホストの起動・終了時刻を設定できます。また,[Ctrl]キーを押しながら日付を選択すると,複数の日付を一度に選択できます。

また,日付を選択し,右クリックして[運休日に追加]を選択すると,日付が赤くなり,運休日として設定できます。

曜日

カレンダーの曜日は,次の色で表示されます。

• 黒

何も設定されていない曜日を表します。

• 青

ホストを起動・終了する時刻が設定されている曜日を表します。

カレンダーから曜日をダブルクリックすると,[時刻設定]ダイアログボックスが表示され,起動時刻または終了時刻が設定できます。曜日に対して時刻を設定すると, 1年分の同じ曜日の日付に対して同一の起動時刻および終了時刻が設定されます。 曜日に設定した起動・終了時刻は,翌年以降に自動的に引き継がれます。また, [Ctrl]キーを押しながら曜日を選択すると,複数の曜日を一度に選択できます。 選択した曜日にすでに日付指定で時刻が設定してあった場合,[時刻設定]ダイアロ グボックスで[OK]ボタンをクリックした時に[曜日指定による時刻設定]メッ セージボックスが表示されます。[曜日指定による時刻設定]メッセージボックスの ボタンについて,次に説明します。

[はい]ボタン

すでに時刻が設定されている日を含めて,選択した曜日に対応するすべての日 付に同一の時刻を設定する場合にクリックします。クリックすると,日付に対 して設定されていた時刻は,取り消されます。

[いいえ]ボタン

すでに時刻が設定されている日を除いて,選択した曜日に対応するすべての日 付に同一の時刻を設定する場合にクリックします。クリックすると,すでに時 刻が設定されている日に対しては,曜日に対して設定した時刻が,無効になり ます。

[キャンセル]ボタン

曜日への時刻設定を中止する場合にクリックします。

[環境設定]ダイアログボックスの[使用プログラム名]で[PowerChute plus]を 選択した場合,「午前 7:00」が,電源オンの時刻のデフォルトとしてすべての曜日に 設定されます。

[前月]ボタン

このボタンをクリックすると,現在表示されている月の一つ前の月を表示します。 ただし,[カレンダー設定]ダイアログボックスを表示した月より過去の月は,表示 できません。

[来月]ボタン

このボタンをクリックすると,現在表示されている月の一つ後ろの月を表示します。 [カレンダー設定]ダイアログボックスを表示した月から1年先の月まで表示できま す。

[時刻設定]ボタン

カレンダーから日付または曜日を選択してこのボタンをクリックすると,[時刻設定]ダイアログボックスが表示され,選択した日付または曜日にホストを起動・終 了する時刻が設定できます。

[年間カレンダー]ボタン

このボタンをクリックすると,[年間カレンダー設定]ダイアログボックスが表示されます。[年間カレンダー設定]ボタンは,ディスプレイの解像度が1024 × 768 (単位:ピクセル)未満の場合,不活性になります。

[運休日設定]ボタン

このボタンをクリックすると,[運休日設定]ダイアログボックスが表示され,運休日が設定できます。

[インポート]ボタン

このボタンをクリックすると、[ファイルのインポート]ダイアログボックスが表示 されます。そのダイアログボックスで運転スケジュール定義ファイル名を入力し、 [OK]ボタンをクリックすると、運転スケジュール定義ファイルをインポートでき ます。

[エクスポート]ボタン

このボタンをクリックすると,[ファイルへのエクスポート]ダイアログボックスが 表示されます。そのダイアログボックスでエクスポート先ファイル名を入力し, [OK]ボタンをクリックすると,運転スケジュール定義ファイルをエクスポートで きます。設定したエクスポート先ファイルがすでにある場合,ファイルの上書きを 確認するために,[カレンダーのエクスポート]メッセージボックスが表示されま す。[カレンダーのエクスポート]メッセージボックスのボタンについて,次に説明 します。 [はい]ボタン

エクスポート先ファイルを上書きする場合にクリックします。クリックすると, すでにあるエクスポート先ファイルに運転スケジュール定義ファイルを上書き します。

[いいえ]ボタン

エクスポート先ファイルを上書きしない場合にクリックします。再度,エクス ポート先ファイル名を設定してください。

(3) 注意事項

Windows ホストの計画終了中または強制終了中に,運転スケジュール定義ファイルをインポートまたはエクスポートしないでください。

12.3.2 [年間カレンダー設定]ダイアログボックス

ホストを起動・終了する日付を年ごとのカレンダーで設定する[年間カレンダー設定] ダイアログボックスについて説明します。ここで選択した日付に対し,[時刻設定]ダイ アログボックスでホストを起動・終了する時刻を設定します。選択した日付を運休日と して設定できます。また,運転スケジュール定義ファイルをインポートしたり,エクス ポートしたりできます。[年間カレンダー設定]ダイアログボックスを次の図に示しま す。

[年間カレンダー設定]ダイアログボックスでは,曜日単位でスケジュールを設定できません。

図 12-7 [年間カレンダー設定]ダイアログボックス

副年間	肋レ	ンダー	- igg	Ē																	×
		200	4年1	2月					200	5年0	1月					200	5年0	2月			
В	月	火	水	*	金	±	в	月	火	水	*	金	±	в	月	火	水	*	金	±	ОК
5	6	7	1	9	3 10	4	2	3	4	5	6	7	1	6	7	1	9	3 10	4	5 12	キャンセル
12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19	
26	20	28	22	23	31	25	23	24	18	19 26	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26	時刻設定(<u>T</u>)
	50						30	31													運休日設定(F)
		200	5年0	3月					200	5年0	4月					200	5年0	5月			
B	月	火	水	*	金	±	Β	月	火	水	*	金	±	B	月	火	水	*	金	±	インポートの
6	7	1	2	3	4	5	3	4	5	6	7	1	2	1	2	3	4	5	6	14	エクスポート(E)
13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	19	20	21	
20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23	22	23	24	25	26	27	28	
27	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29	30	29	30	31					
		200	5年0	6月					20	05年	E07)	₹				200	5年0	8月			
Β	月	火	7 K	*	金	±	Β	月	火	水	*	金	±	Β	月	火	水	*	金	±	
-		_	1	2	3	4			-	~	_	1	2	_	1	2	3	4	5	6	
12	6	14	8	9	10	11	3	4	5	6	14	8	9	14	8	9	10	11	12	13	
19	20	21	22	23	24	25	17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27	
26	27	28	29	30			24	25	26	27	28	29	30	28	29	30	31				
							31														
		200	5年0	9月					200	5年1	0月					200	5年1	1月			
8	月	火	水	*	金つ	± 2	8	月	火	水	木	金	±	8	月	火	水	木 ?	金	± 5	
4	5	6	7	8	29	10	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12	
		0.223			40	47	a	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19	
11	12	13	14	15	16	17	3	10				1.000		1000	-						
11 18	12 19	13 20	14 21	15 22	16 23	24	16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26	
11 18 25	12 19 26	13 20 27	14 21 28	15 22 29	16 23 30	24	16 23	17 24 31	18 25	19 26	20 27	21 28	22 29	20 27	21 28	22 29	23 30	24	25	26	

(1) 表示方法

[年間カレンダー設定]ダイアログボックスを表示する手順を次に示します。

- Windows の[スタート]メニューから,[プログラム] [JP1_Power Monitor] -[カレンダー設定]を選択する。
 [カレンダー設定]ダイアログボックスが表示されます。
- [カレンダー設定]ダイアログボックスの[年間カレンダー]ボタンをクリックする。
 [年間カレンダー設定]ダイアログボックスが表示されます。
 ただし,ディスプレイの解像度が1024 × 768(単位:ピクセル)未満の場合,[年間カレンダー設定]ダイアログボックスは,表示されません。

(2) 設定項目およびボタン

設定項目およびボタンについて次に説明します。

日付

カレンダーの日付は,次の色で表示されます。

• 黒

何も設定されていない日を表します。

• 青

ホストを起動・終了する時刻が設定されている日を表します。

• 赤

運休日として設定されている日を表します。

日付をダブルクリックすると,[時刻設定]ダイアログボックスが表示され,選択した日付にホストを起動・終了する時刻が設定できます。 また,日付を選択し,右クリックして[運休日に追加]を選択すると,日付が赤く

なり,運休日として設定できます。

[時刻設定]ボタン

カレンダーから日付を選択して[時刻設定]ボタンをクリックすると,[時刻設定] ダイアログボックスが表示され,選択した日付にホストを起動・終了する時刻が設 定できます。

[運休日設定]ボタン

このボタンをクリックすると,[運休日設定]ダイアログボックスが表示され,運休日が設定できます。

[インポート]ボタン

このボタンをクリックすると,[ファイルのインポート]ダイアログボックスが表示 されます。そのダイアログボックスで運転スケジュール定義ファイル名を入力し, [OK]ボタンをクリックすると,運転スケジュール定義ファイルをインポートでき ます。

[エクスポート]ボタン

このボタンをクリックすると,[ファイルへのエクスポート]ダイアログボックスが 表示されます。そのダイアログボックスでエクスポート先ファイル名を入力し, [OK]ボタンをクリックすると,運転スケジュール定義ファイルをエクスポートで きます。設定したエクスポート先ファイルがすでにある場合,ファイルの上書きを 確認するために,[カレンダーのエクスポート]メッセージボックスが表示されま す。[カレンダーのエクスポート]メッセージボックスのボタンについて,次に説明 します。

[はい]ボタン

エクスポート先ファイルを上書きする場合にクリックします。クリックすると, すでにあるエクスポート先ファイルに運転スケジュール定義ファイルを上書き します。

[いいえ]ボタン

エクスポート先ファイルを上書きしない場合にクリックします。再度,エクス ポート先ファイル名を設定してください。 (3) 注意事項

Windows ホストの計画終了中または強制終了中に,運転スケジュール定義ファイルをインポートまたはエクスポートしないでください。

12.3.3 [時刻設定]ダイアログボックス

ホストの起動・終了時刻を設定する[時刻設定]ダイアログボックスについて説明しま す。[時刻設定]ダイアログボックスは,[カレンダー設定]ダイアログボックスで選択 された日付や曜日,または[年間カレンダー設定]ダイアログボックスで選択された日 付に対してホストを起動・終了する時刻を設定します。

[時刻設定]ダイアログボックスを操作するには,Administrators権限が必要です。[時 刻設定]ダイアログボックスを次の図に示します。



図 12-8 「時刻設定]ダイアログボックス

(1) 表示方法

[時刻設定]ダイアログボックスを表示するには,次の方法があります。

Windows の [スタート] メニューから, [プログラム] - [JP1_Power Monitor] - [カレンダー設定] を選択し,表示された [カレンダー設定] ダイアログボックスの [時刻設定] ボタンをクリックする。

[カレンダー設定]ダイアログボックスで選択した日付または曜日をダブルクリックする。

[カレンダー設定]ダイアログボックスで選択した日付または曜日を右クリックし, [時刻設定]を選択する。 [カレンダー設定]ダイアログボックスの[年間カレンダー]ボタンをクリックし,表示された[年間カレンダー設定]ダイアログボックスの[時刻設定]ボタンをクリックする。

[年間カレンダー設定]ダイアログボックスで選択した日付をダブルクリックする。

[年間カレンダー設定]ダイアログボックスで選択した日付または曜日を右クリック し,[時刻設定]を選択する。

(2)設定項目およびボタン

設定項目およびボタンについて次に説明します。

「時刻]

ホストを起動・終了する時刻を設定します。

0時0分から23時59分までの数値が設定できます。

電源オン・オフの回数は,1日に付き6回まで設定できます。オンとオフの組み合わせは任意です。例えば,1日にオフだけを6回設定することもできます。

この時刻は,起動・終了処理が開始される時刻であり,起動または終了が完了する 時刻ではありません。

[電源オン]

[時刻]で設定した時刻に,ホストの電源をオンにする場合に選択します。電源制御 装置を使わないでホストを運用する場合,電源オンの時刻は設定しないでください。

[電源オフ:強制終了]

[時刻]で設定した時刻に,ホストの強制終了を開始する場合に選択します。

[電源オフ:計画終了]

[時刻]で設定した時刻に,ホストの計画終了を開始する場合に選択します。計画終 了の終了条件については,[環境設定]ダイアログボックスで設定します。

[時刻設定リスト]リストボックス

電源オン・オフを設定した時刻が表示されます。

[週間時刻に戻す]ボタン

すでに曜日に対して設定されている時刻と異なる時刻が日付に設定されている場合 に,曜日に対する設定時刻に戻します。日付を複数選択している場合,および曜日 を選択している場合,このボタンは不活性になっています。

[追加]ボタン

時刻および電源オン・オフを設定してこのボタンをクリックすると,[時刻設定リスト]リストボックスに設定した時刻が追加されます。時刻が設定された日付または 曜日は,[カレンダー設定]ダイアログボックスや[年間カレンダー設定]ダイアロ グボックスで青く表示されます。

[削除]ボタン

[時刻設定リスト]リストボックスから削除したい時刻を選択してこのボタンをク

リックすると,選択した時刻が削除されます。

[全て削除]ボタン

このボタンをクリックすると、[時刻設定リスト]リストボックスに表示されている 時刻がすべて削除されます。時刻がすべて削除された日付は、[カレンダー設定]ダ イアログボックスや[年間カレンダー設定]ダイアログボックスで、黒く表示され ます。

(3) 注意事項

[時刻設定]ダイアログボックスの注意事項を次に示します。

曜日を指定して時刻を設定しようとした場合,曜日に対応する日付の中に,すでに日 付を指定して時刻が設定されている日付が含まれているときは,どちらの時刻を設定 するか選択できます。この場合,[時刻設定]ダイアログボックスで時刻を設定し, [OK]ボタンをクリックすると,[曜日指定による時刻設定]ダイアログボックスが表 示されます。[曜日指定による時刻設定]ダイアログボックスについては,「12.3.1 [カレンダー設定]ダイアログボックス」を参照してください。

終了処理の開始時刻と電源オン時刻との間隔が10分以内の場合,次のように処理されます。

計画終了の場合

ホストは,計画終了後に再起動されます。

・ 強制終了の場合
 ホストは,強制終了後に再起動されます。

スケジュール情報で設定した計画終了が開始されたあと,[環境設定]ダイアログボックスで設定した終了条件が成立しない場合,次のように処理されます。

- 計画終了開始時刻から24時間を過ぎた場合
 ホストは,強制終了後に電源オフまたはシャットダウンされます。
- 計画終了中にスケジュール情報で設定した電源投入時刻になった場合 ホストは,強制終了後に再起動されます。

ホストをシャットダウンするときは,JP1/Power Monitor を使ってください。手動で ホストをシャットダウンすると,スケジュールで設定されている次回電源投入時刻に なっても,ホストが起動しない場合があります。

PowerChute plus または PowerChute Business Edition を使っている場合,スケ ジュール運転時のホストの停止から起動までの最長間隔を336時間未満で指定してく ださい。ただし,電源制御装置の機種によっては,最長間隔を336時間未満として設 定できない場合があります。詳細については,製造元にお問い合わせください。

12.3.4 [運休日設定]ダイアログボックス

ホストの運休日を設定する[運休日設定]ダイアログボックスについて説明します。運休日とは,ホストを起動・終了するスケジュールを実行しない日のことです。運休日に 設定すると,その日に設定したスケジュールは,無効になります。 運休日前にホストが終了するように設定していない場合,運休日になってもホストは運 転し続けます。運休日にホストを運転したくない場合は,運休日前にホストを終了する ように設定してください。

[運休日設定]ダイアログボックスを次の図に示します。

📲 運休日設定	×
運休日(田)	OK
	キャンセル
	追加(<u>A</u>)
7月21日	削除(<u>D</u>)
	全て削除(止)

図 12-9 [運休日設定]ダイアログボックス

(1) 表示方法

[運休日設定]ダイアログボックスを表示するには,次の三つの方法があります。

Windows の [スタート] メニューから, [プログラム] - [JP1_Power Monitor] -[カレンダー設定] を選択し,表示された [カレンダー設定] ダイアログボックスの [運休日設定] ボタンをクリックする。

[カレンダー設定]ダイアログボックスの[年間カレンダー]ボタンをクリックし,表示された[年間カレンダー設定]ダイアログボックスの[運休日設定]ボタンをクリックする。

[カレンダー設定]ダイアログボックスまたは[年間カレンダー設定]ダイアログボックスで選択した日付を右クリックし,[運休日に設定]を選択する。

(2) 設定項目およびボタン

設定項目およびボタンについて次に説明します。

[運休日]

運休日を設定します。 設定できる月は,1から12です。 設定できる日は,1から31です。

[運休日リスト]リストボックス

運休日として設定した日付が表示されます。

[追加]ボタン

運休日を選択して,このボタンをクリックすると,[運休日リスト]リストボックス

に運休日が追加されます。また,運休日に設定された日付は,[カレンダー設定]ダ イアログボックスや[年間カレンダー設定]ダイアログボックスで,赤く表示され ます。

運休日に設定する前にすでにホストを起動・終了する時刻を選択していた場合,[追加]ボタンをクリックすると,[運休日の追加]ダイアログボックスが表示されます。

設定した運休日は,翌年以降の同じ月日にも有効となります。

[削除]ボタン

[運休日リスト]リストボックスから削除したい運休日を選択してこのボタンをク リックすると,選択した運休日が削除されます。また,運休日から削除された日付 は,[カレンダー設定]ダイアログボックスや[年間カレンダー設定]ダイアログ ボックスで,黒く表示されます。

[全て削除]ボタン

このボタンをクリックすると,[運休日リスト]リストボックスに表示されている運休日がすべて削除されます。また,運休日から削除された日付は,[カレンダー設定]ダイアログボックスや[年間カレンダー設定]ダイアログボックスで,黒く表示されます。

12.3.5 [ファイルへのエクスポート]ダイアログボックス

運転スケジュール定義ファイルをエクスポートする [ファイルへのエクスポート] ダイ アログボックスについて説明します。[ファイルへのエクスポート] ダイアログボックス を次の図に示します。

	参照(<u>R</u>)
カフォーマットの選択 ―――	
• 月単位のフォーマットで出力	
毎単位のフォーマットで出力	

図 12-10 [ファイルへのエクスポート]ダイアログボックス

(1) 表示方法

[ファイルへのエクスポート]ダイアログボックスを表示するには,次の方法があります。

Windows の [スタート] メニューから, [プログラム] - [JP1_Power Monitor] - [カレンダー設定] を選択し, 表示された [カレンダー設定] ダイアログボックスの [エクスポート] ボタンをクリックする。

[カレンダー設定]ダイアログボックスの[年間カレンダー]ボタンをクリックし,表示された[年間カレンダー設定]ダイアログボックスの[エクスポート]ボタンをクリックする。

(2) 設定項目およびボタン

設定項目およびボタンについて次に説明します。

[エクスポート先ファイル]

エクスポート先ファイルとして,運転スケジュール定義ファイルのフルパスを255 バイト以内で入力します。

[参照]ボタン

このボタンをクリックすると,[エクスポートファイルを選択]ダイアログボックスが表示され,エクスポート先ファイルを選択できます。

[出力フォーマットの選択]

次の二つのオプションから一つを選択します。デフォルトは[月単位のフォーマットで出力]です。

- [月単位のフォーマットで出力] 運転スケジュール定義ファイルを月単位のフォーマットで出力したい場合に選 択します。
- [年単位のフォーマットで出力] 運転スケジュール定義ファイルを年単位のフォーマットで出力したい場合に選 択します。
- [ファイル先頭行にタイトルを出力する] 出力するファイルの先頭行にタイトルを出力する場合に選択します。

12.3.6 [カレンダーの週間情報]ダイアログボックス

ホストを起動・終了するスケジュールを週単位に表示する [カレンダーの週間情報]ダ イアログボックスについて説明します。このダイアログボックスで,ホストを起動・終 了する時刻や運休日を確認できます。[カレンダーの週間情報]ダイアログボックスを次 の図に示します。 図 12-11 [カレンダーの週間情報]ダイアログボックス

コンジー	の週間情報					×
7/2(日)	7/3(月)	7/4(火)	7/5(水)	7/6(木)	7/7(金)	7/8(±)
運休日	10:00 オン 23:30 オフ-P 23:50 オフ-F	10:00 オン 23:30 オフーP	10:00 オン 23:30 オフ-P	10:00 オン 23:30 オフーP	10:00 オン 23:30 オフーP	
			閉じる	ة ا	j週(B)	翌週(N)

(1) 表示方法

[カレンダーの週間情報]ダイアログボックスを表示するには,Windowsの[スタート] メニューから,[プログラム] - [JP1_Power Monitor] - [カレンダーの週間情報]を 選択します。

ただし,次の場合,[カレンダーの週間情報]ダイアログボックスは,表示されません。

[カレンダー設定]ダイアログボックスが表示されている場合

スケジュール情報を編集中である場合

(2) 表示項目およびボタン

表示項目およびボタンについて次に説明します。

日付表示エリア

1 週間分の日付に対して,ホストの電源をオン・オフする時刻および運休日が表示 されます。次のような形式で表示されます。「hh:mm」には,0:00 から 23:59 まで の時刻が表示されます。

「hh:mm オン」

ホストの電源をオンにする時刻を表します。例えば、「8:35 オン」と表示されて いる場合,午前8時35分にホストの起動処理を開始します。

「hh:mm オフ-P」

ホストの計画終了を開始する時刻を表します。例えば,「22:00オフ-P」と表示 されている場合,午後10時にホストの計画終了を開始します。

「hh:mm オフ-F」

ホストの強制終了を開始する時刻を表します。例えば,「23:00 オフ-F」と表示 されている場合,午後11時にホストの強制終了を開始します。

「運休日」

ホストの運休日を表します。

[前週]ボタン

このボタンをクリックすると,前の週のスケジュールを表示します。ただし,[カレンダーの週間情報]ダイアログボックスを表示した週より前の週は表示できません。

[翌週]ボタン

このボタンをクリックすると,次の週のスケジュールを表示します。[カレンダーの 週間情報]ダイアログボックスを表示した週から1年先までのスケジュールを表示 します。

12.4 他ホストの起動・終了を設定するウィン ドウとダイアログボックス

他ホストの起動・終了を設定するウィンドウとダイアログボックスについて説明します。

12.4.1 [マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウ

他ホストの起動・終了を設定し,マネージャーホストやエージェントホストの情報を表示する[マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウについて説明します。[マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウを次の図に示します。

図 12-12 [マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウ

泡マネージャーー ホスト(0) 操作(S	リモート電源連	隽				
ホスト名	状態	次回電源投入時刻	建制絲了時刻	計画終了時刻	監視開始時刻	制限開始時刻
AMANAGER	マネージャー	2000/07/02 07:00	-	-	*******	
HOST1	稼動中	2000/07/02 08:00	2000/07/01 23:00	2000/07/01 22:00		
HOST2	状態不明					
HOST3	終了中	2000/07/02 08:30	2000/07/01 23:30		2000/07/01 22:00	2000/07/01 23:00
A HOST4	計画終了中					
ディ				1	マネージャーサービス 起	防中

(1) 表示方法

[マネージャー - リモート電源連携] ウィンドウを表示するには, Windowsの[スタート]メニューから,[プログラム] - [JP1_Power Monitor] - [リモート電源マネージャー]を選択します。

クラスタシステムで[マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウを表示するには, Windowsの[スタート]メニューから,[プログラム] - [JP1_Power Monitor] -[リモート電源マネージャー 論理ホスト名]を選択します。

ただし,次の場合,[マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウは,表示できません。

[マネージャーの設定]ダイアログボックスが表示されている場合

ホストがエージェントホストとして設定されている場合

Administrators 権限をもたないユーザーが操作した場合

また,次の場合,[マネージャー-リモート電源連携]ウィンドウは表示されますが,電源の操作はできません。

JP1/PW Manager Service サービスが停止している場合

(2) メニュー一覧

[マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウのメニュー一覧を次の表に示します。

メニュー	メニューコマンド	機能
ホスト	エージェントホスト の追加	エージェントホストを追加します。このメニューを選択すると [エージェントホストの設定]ダイアログボックスが表示されま す。
	エージェントホスト の削除	エージェントホストを削除します。エージェントホストを選択し て,このメニューを選択すると,選択したエージェントホストを 削除できます。
	エージェントホスト の定義変更	エージェントホストの定義を変更します。エージェントホストを 選択して,このメニューを選択すると,[エージェントホストの 設定]ダイアログボックスが表示され,選択したエージェントホ ストの定義を変更できます。
	エージェントホスト の連動設定	エージェントホストをグループ化します。マネージャーホストを 選択して,このメニューを選択すると,[連動ホストの設定]ダ イアログボックスが表示され,グループを設定できます。 なお,マネージャーをクラスタシステムで運用している場合は, このメニューを使用できません。
	最新の状態情報	[マネージャー - リモート電源連携] ウィンドウに表示されてい るエージェントホストの情報を , 最新の情報に書き換えます。
	マネージャーの終了	[マネージャー‐リモート電源連携]ウィンドウを終了します。
操作	起動	ホストを起動します。起動したいエージェントホストを選択し て,このメニューを選択すると,選択したホストが起動します。 ただし,エージェントホストに電源制御装置を設定していない場 合は,ホストを起動できません。 なお,マネージャーをクラスタシステムで運用している場合,運 用系の物理ホストを起動することはできません。
	計画終了	ホストを計画終了します。終了したいエージェントホストを選択 して,このメニューを選択すると,[電源オフの詳細設定]ダイ アログボックスが表示されます。 選択したエージェントホストが UNIX ホストの場合は,ホスト を監視終了します。 なお,マネージャーをクラスタシステムで運用している場合,運 用系の物理ホストを計画終了することはできません。
	強制終了	ホストを強制終了します。終了したいマネージャーホストまたは 終了したいエージェントホストを選択して,このメニューを選択 すると,[電源オフの詳細設定]ダイアログボックスが表示され ます。 なお,マネージャーをクラスタシステムで運用している場合, エージェントの電源操作で運用系の物理ホストを強制終了するこ とはできません。
	強制停止	ホストを強制電源オフまたは強制再起動します。強制電源オフま たは強制再起動したいエージェントホストを選択して,このメ ニューを選択すると,[電源オフの詳細設定]ダイアログボック スが表示されます。 ただし,電源制御装置を設定していない場合は,ホストを強制電 源オフまたは強制再起動できません。 なお,マネージャーをクラスタシステムで運用している場合,運 用系の物理ホストを強制停止することはできません。

表 12-2 [マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウのメニュー一覧

(3) ボタン

[マネージャー・リモート電源連携]ウィンドウのボタンについて次に説明します。

Ľ

エージェントホストを追加します。このボタンをクリックすると,[エージェントホ ストの設定]ダイアログボックスが表示されます。

×

エージェントホストを削除します。[マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウ に表示されているエージェントホストを選択して,このボタンをクリックすると, 選択したエージェントホストを削除できます。

Ш

エージェントホストに対する処理を打ち切ります。エージェントホストに対して, 起動,計画終了,強制終了,強制電源オフまたは強制再起動の処理を実行している 最中にこのボタンをクリックすると,実行中の処理を打ち切ります。

(4) 表示項目

表示項目について次に説明します。

[ホスト名]

マネージャーホストおよびエージェントホストの名称が,状態を表すアイコンとと もに表示されます。

マネージャーをクラスタシステムで運用している場合のマネージャーホスト名は, 「論理ホスト名(物理ホスト名)」と表示されます。

ホストの状態を表すアイコンの種類を次の表に示します。

表 12-3 [ホスト名]に表示されるアイコンの種類とその内容

アイコン	色	内容
	深緑色	マネージャーホストを表す。
	黄緑色	エージェントホストが稼働中であることを表す。
2	深緑色	エージェントホストが計画終了中であることを表す(エージェントホ ストが Windows の場合だけ)。
	水色	エージェントホストが監視終了中であることを表す(エージェントホ ストが UNIX の場合だけ)。
	灰色	エージェントホストが制限終了中であることを表す(エージェントホ ストが UNIX の場合だけ)。
_	深緑色	エージェントホストが強制終了中であることを表す。
	灰色	エージェントホストが停止していることを表す。
2	黄色	エージェントホストが状態不明であることを表す。

「状態]

マネージャーホスト,およびエージェントホストの状態が表示されます。[状態]に 表示される項目とその内容を次の表に示します。

表 12-4 「状態] に表示される項目とその内容

表示項目	内容
マネージャー	マネージャーホストを表す。
稼働中	エージェントホストが稼働中であることを表す。
計画終了中	エージェントホストが計画終了中であることを表す(エージェントホストが Windows の場合だけ)。
監視終了中	エージェントホストが監視終了中であることを表す(エージェントホストが UNIX の 場合だけ)。
制限終了中	エージェントホストが制限終了中であることを表す(エージェントホストが UNIXの 場合だけ)。
終了中	エージェントホストが強制終了中であることを表す。
停止	エージェントホストが停止していることを表す。
状態不明	エージェントホストが状態不明であることを表す。

[次回電源投入時刻],[強制終了時刻],[計画終了時刻],[監視開始時刻],[制限開始時刻]]

各ホストに設定されている,起動・終了時刻のスケジュールが表示されます。 「yyyy/mm/dd hh:mm」の形式で日付と時刻が表示されます。「yyyy」は西暦を, 「mm」は月を,「dd」は日を,「hh」は時を,「mm」は分を表します。例えば, 2000年7月1日午前8時30分にホストの電源をオンにするように設定されている 場合,[次回電源投入時刻]に「2000/07/01 08:30」と表示されます。時刻が設 定されていない項目については,「-」が表示され,該当しない項目および不明な項 目については,「------」が表示されます。 なお,計画終了時刻は,ホストが Windows の場合にだけ表示されます。また,監視 開始時刻と制限開始時刻は,ホストが UNIX の場合にだけ表示されます。 クラスタシステムでマネージャーを運用している場合は,運用系の物理ホストのス

- ケジュールが表示されます。
- ステータスバーの左側

次の情報が表示されます。

メニューを選択した場合

選択したメニューの説明が表示されます。

ホストの起動または終了中の場合

ホストの起動または終了の実行状態および実行結果が表示されます。

ステータスバーの右側

マネージャーホストの JP1/PW Manager Service サービスの状態が表示されます。

(5)注意事項

[マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウの注意事項を次に示します。

JP1/PW Manager Service サービスが停止している場合,[マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウには,マネージャーホストの情報だけ表示されます。

エージェントホストを操作しているときに,[マネージャー‐リモート電源連携]ウィ ンドウを非アクティブ状態にしないでください。

[最新の状態情報]を選択し,[マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウの情報 を更新している最中に,エージェントホストを操作しないでください。jaompwagt コマンドでvオプションを指定して実行した場合,エージェントホストの状態が正し く表示されないことがあります。

[マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウで,[状態]に[停止]と表示される のは,エージェントホストをスケジュールで停止またはマネージャーホストから停止 した場合だけです。次の方法でエージェントホストを停止すると,JP1/Power Monitor が強制終了してしまうので,[状態]に[停止]と表示されません。

- UNIX の shutdown コマンドを使った停止
- Windows のスタートメニューからのシャットダウン
- 手動での停止

ホストを計画終了または強制終了する際に,起動しているサービスを正常に停止させたい場合,JP1/Baseの起動順序定義ファイルでサービスの停止順序を設定してください。

[マネージャー‐リモート電源連携] ウィンドウをタスクマネージャーで終了させた場合, JP1/PW Manager Service サービスを再起動してください。

論理ホストと物理ホストの両方で [マネージャー - リモート電源連携] ウィンドウを 表示させている場合 , 同じホストに対して同時に操作しないでください。

クラスタシステムで操作中にフェールオーバーが発生した場合,処理は中断されます。 系が切り替わったあとに[マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウで状態を確 認し,必要であれば再度実行してください。

12.4.2 [マネージャーの設定]ダイアログボックス

エージェントホストでマネージャーホストを設定する[マネージャーの設定]ダイアロ グボックスについて説明します。ここで設定したマネージャーホスト以外からの操作要 求は受け付けません。マネージャーホストを変更した場合は, JP1/PW Agent Service サービスを再起動すると,変更内容が有効になります。[マネージャーの設定]ダイアロ グボックスを次の図に示します。
定	×
C 解除(型)	
	-++701
参照(<u>R</u>)	
	© 解除(型) ● 解除(型) 参照(₽)

図 12-13 [マネージャーの設定]ダイアログボックス

(1) 表示方法

[マネージャーの設定]ダイアログボックスを表示するには,Windowsの[スタート] メニューから,[プログラム] - [JP1_Power Monitor] - [マネージャーの設定]を選 択します。ただし,[マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウが表示されている場 合,[マネージャーの設定]ダイアログボックスは,表示されません。

(2)設定項目およびボタン

設定項目およびボタンについて次に説明します。

[マネージャー]

[マネージャーの設定]ダイアログボックスを起動しているホストを制御するマネージャーホストの設定・解除を選択します。デフォルトは,[設定]です。

[設定]を選択し,[ホスト名]にマネージャーホストにしたいホスト名を入力して [OK]ボタンをクリックすると,このダイアログボックスを起動しているホストの マネージャーホストとして設定します。

[解除]を選択し,[OK]ボタンをクリックすると,このダイアログボックスを起動 しているホストのマネージャーホストではなくなります。

[ホスト名]

マネージャーホストとなるホストの名称を入力します。このダイアログボックスを 起動しているホストの名称は設定しないでください。255 バイト以内でホスト名を 設定してください。マネージャーホストとなるホスト上でイベントサーバ名を FQDN形式で設定して運用している場合は,FQDN形式でホスト名を設定してくだ さい。

[参照]ボタン

このボタンをクリックすると,[コンピュータの参照]ダイアログボックスが表示されます。[コンピュータの参照]ダイアログボックスでマネージャーホストにしたい ホスト名を設定し[OK]ボタンをクリックすると,[マネージャーの設定]ダイア ログボックスの[ホスト名]に選択したホスト名が表示されます。 マネージャーホストとなるホスト上でイベントサーバ名を FQDN 形式で設定して運用している場合は, FQDN 形式で直接入力してください。

(3)注意事項

[マネージャーの設定]ダイアログボックスの注意事項を次に示します。

--つのホストで,マネージャーホストおよびエージェントホストの両方の設定は,で きません。

自ホスト(このダイアログボックスを起動しているホスト)の名称は,マネージャー ホストに指定できません。

12.4.3 [エージェントホストの設定]ダイアログボックス

マネージャーホストでエージェントホストの設定,追加,および定義を変更する[エー ジェントホストの設定]ダイアログボックスについて説明します。一つのホストで,マ ネージャーホストおよびエージェントホストの両方の設定は,できません。[エージェン トホストの設定]ダイアログボックスを次の図に示します。

エージェントホストの設定	Ê	×
ホスト名(Q) HOST	1 参照(R)	
┌電源制御装置─		
種別(<u>C</u>)	HITACHI 💌	
バスワード <u>(D</u>)	******	
- 電源制御装置の	アクセス方法	
I AN(<u>L</u>)	IPアドレスΦ 123.45.67.89	
	機器番号(K) 1 コミュニティ名(Y)	
© ₹テ°ム(<u>M</u>)	電話番号(I) COMボート番号(I)	
	受信までのコール時間(A) 500 秒	
	<u> </u>	

図 12-14 [エージェントホストの設定]ダイアログボックス

(1) 表示方法

[エージェントホストの設定]ダイアログボックスを表示するには,次の二つの方法があ ります。

Windows の[スタート]メニューから,[プログラム] - [JP1_Power Monitor] -[リモート電源マネージャー]を選択し,[マネージャー - リモート電源連携]ウィン ドウを表示して,[ホスト] - [エージェントホストの追加]または[ホスト] -[エージェントホストの定義変更]を選択する。

[マネージャー‐リモート電源連携]ウィンドウの 🎦 ボタンをクリックする。

ただし, JP1/PW Manager Service サービスを起動しないと[エージェントホストの設定]ダイアログボックスは,表示できません。

(2) 設定項目およびボタン

設定項目およびボタンについて次に説明します。

[ホスト名]

エージェントホストにしたいホスト名を入力します。一つのホスト名が設定できま す。ホスト名は,255 バイト以内で設定してください。マネージャーホストの名称 は,設定できません。[ホスト名]では,大文字と小文字を区別しません。マネー ジャーホストとなるホスト上でイベントサーバ名を FQDN 形式で設定して運用して いる場合は,FQDN 形式でホスト名を設定してください。

[参照]ボタン

このボタンをクリックすると,[コンピュータの参照]ダイアログボックスが表示されます。[コンピュータの参照]ダイアログボックスでエージェントホストにしたいホスト名を設定し[OK]ボタンをクリックすると,選択したホスト名が[エージェントホストの設定]ダイアログボックスの[ホスト名]に表示されます。マネージャーホストとなるホスト上でイベントサーバ名を FQDN 形式で設定して運用している場合は,FQDN 形式で直接入力してください。

[電源制御装置]

ホスト名に設定したエージェントホストに接続されている電源制御装置の種別を設 定します。エージェントホストに接続されている電源制御装置を,マネージャーホ ストから直接制御してエージェントホストの電源をオン・オフする場合に必要な設 定です。

[種別]

電源制御装置の種別として設定できる値を次に示します。デフォルトは,[なし]です。

[APC]

APC 社製の電源制御装置または PowerChute Business Edition をサポートする 無停電電源装置をエージェントホストに接続している場合に設定します。 [SVP]

エージェントホストが SVP ボードを装着している Windows サーバの場合に設 定します。

[なし]

エージェントホストに接続されている電源制御装置を直接制御する必要がない 場合に設定します。

[(そのほかの電源制御装置名)]

[電源制御装置の設定]ダイアログボックスの[制御装置種別]に入力した電源 制御装置名が表示されます。[電源制御装置の設定]ダイアログボックスについ ては,「12.2.1 [電源制御装置の設定]ダイアログボックス」を参照してくだ さい。

[パスワード]

選択した電源制御装置に設定されているパスワードを入力します。パスワードに入 力できる文字は,20バイトまでです。半角で入力してください。入力した文字は, すべて「*」で表示されます。

[種別]が[SVP]の場合は, System Manager のマネージャーサービスにログイン するためのアドミニストレーターのパスワードを設定します。

電源制御装置にパスワードを設定していない場合は,この項目に何も設定しないで ください。

[電源制御装置]の[種別]で[なし]を設定した場合は,この項目は,不活性にな ります。

[電源制御装置のアクセス方法]

エージェントホストに接続されている電源制御装置に対する通信手段を指定します。 LAN,またはモデムを使用した電話回線のどちらかを選択します。

[電源制御装置]の[種別]で[なし]を選択した場合, すべての項目が, 不活性に なります。

[LAN]

エージェントホストに接続されている電源制御装置へのアクセスに LAN を使用 する場合に選択します。

[電源制御装置]の[種別]で[APC]を選択した場合,接続時に相手から応答がないと,10秒間隔で3回接続を試みます。3回試みても接続できない場合は,操作を打ち切ります。

[IP アドレス]

エージェントホストに接続されている電源制御装置の IP アドレスを設定します。

[電源制御装置]の[種別]で[APC]を選択した場合, SNMP アダプターに 設定した IP アドレスを「xxx.xxx.xxx」の形式で入力します。

[電源制御装置]の[種別]で[SVP]を選択した場合, System Manager のマ ネージャーサービスホストの IP アドレスを指定します。SVP ボードの IP アド レスではありませんので,注意してください。なお, SVP ボードを装着してい るホストの電源をオンにする場合は, SVPボードを管理している System Manager のマネージャーサービスが起動している必要があります。 「機器番号」

マネージャーホストからエージェントホストに接続されている電源制御装置を 制御するための識別子です。0から9,999の数値で指定してください。[電源制 御装置]の[種別]に日立製作所製,ジーエス・ユアサ社製,またはISA社製 の電源制御装置を設定した場合は,必要なときだけ入力してください。設定が デフォルトのままであれば,指定は不要です。

ジリオン・ネットワークス社製または山洋電気社製の電源制御装置を設定した 場合は,制御したい電源制御装置のアウトレット番号を必ず指定してください。 [コミュニティ名]

コミュニティ名には,8バイトの文字列が指定できます。

[電源制御装置]の[種別]で[APC]を選択した場合, SNMP アダプターに 設定したコミュニティ名を必ず指定します。

[電源制御装置]の[種別]で ISA 社製の電源制御装置を設定した場合,電源 制御装置のパスワードを変更したときは,変更したパスワードを[コミュニ ティ名]に入力します。

パスワードを変更していない場合は,この項目に何も入力しないでください。 [電源制御装置]の[種別]で日立製作所製,ジーエス・ユアサ社製,ISA社 製,ジリオン・ネットワークス社製または山洋電気社製の電源制御装置を設定 した場合,[電源制御装置]の[パスワード]に電源制御装置のパスワードを入 力したときは,[コミュニティ名]は無効となり[パスワード]の入力内容が優 先されます。

[モデム]

エージェントホストに接続されている電源制御装置へのアクセスにモデム経由 で電話回線を使用する場合に選択します。

[電源制御装置]の[種別]で[(そのほかの電源制御装置名)]以外を選択した 場合,この項目は不活性になります。

[電話番号]

エージェントホストにアクセスするための電話番号を設定します。半角数字お よび半角の「#」,「*」,「-」,および「,」が設定できます。50 バイト以内で設 定してください。外線発信の場合は,外線発信番号の後ろに「,」を入力してか ら,電話番号を入力します。

[COM ポート番号]

使用する COM ポートの番号を設定します。1 から 256 までの数値で設定して ください。デフォルトは,1 です。

[受信までのコール時間]

電話の接続までに必要な時間を指定します。設定した時間内に接続が完了しない場合は,ホストに対する操作を打ち切ります。1から 999(単位:秒)までの数値が設定できます。デフォルトは,500です。

12.4.4 [電源オフの詳細設定]ダイアログボックス

エージェントホストを計画終了, 強制終了, または強制電源オフしたあとの処理を設定 する[電源オフの詳細設定]ダイアログボックスについて説明します。[電源オフの詳細 設定]ダイアログボックスを次の図に示します。

図 12-15 「電源オフの詳細設定]	ダイアログボックス
----------------------	-----------

電源オフの詳細設定
 ○ 再起動(B) ● 電源オフ(E) 次回電源投入時刻 ● 設定しない(N) ● エージェントの設定に依存(A) ● ローブェルトの設定に依存(A)
 ○ 次回電源投入時刻の変更的 2000 ⇒ 年 7 ⇒ 月 1 ⇒ 日 10 ⇒ 時 30 ⇒ 分 ○K キャンセル

(1) 表示方法

[電源オフの詳細設定]ダイアログボックスを表示するには、[マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウでエージェントホストを選択し、[操作] - [計画終了],[操作]
- [強制終了],または[操作] - [強制停止]を選択します。または、[マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウでマネージャーホストを選択し、[操作] - [強制終了]を選択します。

(2) 設定項目

設定項目について次に説明します。

[再起動]

選択したエージェントホストを終了したあと,再起動させる場合に選択します。 電源制御装置の種類によって,強制再起動できない場合があります。強制再起動で きない機種で再起動したい場合,ホストを強制電源オフしたあと,電源オンするよ うにしてください。

[電源オフ]

選択したエージェントホストを終了したあと,電源をオフにする場合に選択します。

[次回電源投入時刻]

[電源オフ]を選択した場合に,次にホストの電源をオンにする時刻を設定します。 ただし,[強制停止]を選択した場合は,時刻を設定できません。

[設定しない]

ホストの電源をオンにする時刻を設定しないまま,エージェントホストを終了 する場合に選択します。

- [エージェントの設定に依存] 選択したエージェントホストに設定されているスケジュールの時刻に電源オン にしたい場合に選択します。
- [次回電源投入時刻の変更]

選択したエージェントホストに設定されているスケジュールの時刻ではないと きに電源をオンにしたい場合に,この項目を選択し,時刻を設定します。 この設定をしている日から,11か月後の月の最終日までの間で日時を設定でき ます。例えば,2002年8月28日の午前11時に設定作業をしている場合, 2003年7月31日の午後11時59分までの日時を設定できます。 なお,この時刻は,マネージャーホストが設置されている国のタイムゾーンで の時刻です。例えば,時差が9時間ある日本とロンドンで,日本にマネー ジャーホスト,ロンドンにエージェントホストが設置されている場合,エー ジェントホストの次回電源投入時刻を午後7時に設定すると,ロンドンのエー ジェントホストはロンドン時間の午前10時(日本時間の午後7時)に電源がオ ンになります。

12.4.5 [連動ホストの設定]ダイアログボックス

エージェントホストをグループ化する [連動ホストの設定]ダイアログボックスについ て説明します。[連動ホストの設定]ダイアログボックスを次の図に示します。

図 12-16	[連動ホス	トの設定]ダイ	、 アログボックス
---------	-------	---------	------------------

	豆が心
host01	登録(E)> host06
host02 host03 host04 host05	<解除(C) <解除(C) host08 host09 host10
	上•移動(U) / _
	□ 下・移動(D) ∨ □ ■ □ ■
電源オン種別	
▼ 起動の完了を待	
✓ 起動の完了を待 電源オフ種別	
 ✓ 起動の完了を待 電源オフ種別 ● 強制終了(E) 	✓ 運動ホストの終了を待つ(④)

(1) 表示方法

[連動ホストの設定]ダイアログボックスの表示方法を次に示します。

- Windows の[スタート]メニューから,[プログラム] [JP1_Power Monitor] -[リモート電源マネージャー]を選択する。 [マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウが表示されます。
- 2. [マネージャー リモート電源連携]ウィンドウで,[ホスト] [エージェントホストの連動設定]を選択する。
 [連動ホストの設定]ダイアログボックスが表示されます。

ただし,論理ホスト上でマネージャーを運用している場合は,このダイアログボックス を起動できません。

(2) 設定項目およびボタン

設定項目およびボタンについて次に説明します。

[連動ホストの登録・解除]

グループ化するエージェントホストを登録したり,グループ化したエージェントホ

ストを解除したりします。グループに登録したエージェントホストは,[登録]リス トボックスに表示されている順に起動します。マネージャーホストが計画終了する 場合には,グループに登録したエージェントホストは,マネージャーホストの計画 終了後,一斉に終了処理を開始します。

[登録]ボタン

[解除]リストボックスから,グループ化したいエージェントホストを選択して このボタンをクリックします。選択したエージェントホストが[登録]リスト ボックスに表示され,グループに登録されます。

[解除]ボタン

[登録]リストボックスから,登録を解除したいエージェントホストを選択して このボタンをクリックします。選択したエージェントホストが[解除]リスト ボックスに表示され,グループから解除されます。

[上・移動]ボタン

[登録]リストボックスに表示されているエージェントホストを選択してこのボ タンをクリックすると,選択したエージェントホストの起動する順序が一つ前 になります。複数のエージェントホストを選択した場合,または先頭のエー ジェントホストを選択した場合は,このボタンは,不活性になります。

[下・移動]ボタン

[登録]リストボックスに表示されているエージェントホストを選択してこのボ タンをクリックすると,選択したエージェントホストの起動する順序が一つ後 ろになります。複数のエージェントホストを選択した場合,または最後のエー ジェントホストを選択した場合は,このボタンは,不活性になります。

[電源オン種別]

マネージャーホストと連動してエージェントホストを起動するときのオプションを 設定します。

[起動の完了を待つ]

前のエージェントホストの起動が完了するのを待ってから,次のエージェント ホストの起動を開始したい場合に選択します。このオプションを選択しなかっ た場合,前のエージェントホストの起動処理が終わるのを待たないで,次の エージェントホストの起動を開始します。

[起動待ち時間]

[起動の完了を待つ]を選択した場合に,起動待ち時間を設定します。ここで設定した時間が経過してもホストが起動しなかった場合,起動処理が終わるのを待たないで,次のエージェントホストの起動を開始します。 0から9,999までの数値(単位:秒)が指定できます。デフォルトは,300です。

[電源オフ種別]

マネージャーホストと連動してエージェントホストを終了するときの終了種別を設 定します。

[強制終了]

マネージャーホストと連動して,グループに登録されているエージェントホス トを強制終了したい場合に設定します。

[計画終了]

マネージャーホストと連動して,グループに登録されているエージェントホス トを計画終了したい場合に設定します。

[連動ホストの終了を待つ]

グループに登録されているエージェントホストをすべて終了してからマネージャーホストを終了したい場合に選択します。

[終了待ち時間]

[連動ホストの終了を待つ]を選択した場合に,終了待ち時間を設定します。こ こで設定した時間が経過しても終了しないエージェントホストがある場合,終 了処理が終わるのを待たないで,マネージャーホストの終了処理を開始します。 0から9,999までの数値(単位:秒)が指定できます。デフォルトは,300で す。

(3) 注意事項

マネージャーホストを起動するときだけグループ化したエージェントホストを連動させたい場合,[環境設定]ダイアログボックスの[連動ホストの停止]で[行わない]を選択し,[連動ホストの設定]ダイアログボックスの[電源オン種別]の項目を設定してください。

13ファイル一覧(Windows ホ スト)

この章では, Windows ホストで使用する JP1/Power Monitor のファイルについて説明します。

13.1 ファイル一覧

13.2 自ホストの起動・終了を設定するファイル

13.1 ファイル一覧

Windows ホストの JP1/Power Monitor で使用するファイルは,次の2種類に分けられます。

JP1/Power Monitor の定義ファイル

JP1/Power Monitor が出力するログファイル

それぞれのファイルについて次に示します。

13.1.1 JP1/Power Monitor の定義ファイル

Windows 版 JP1/Power Monitor の場合, すべて GUI で設定できるため, 定義ファイル を直接開いて編集することはありません。

Windows ホストで使用する JP1/Power Monitor の定義ファイルー覧を次に示します。

内容	ファイルの情報	ファイル名	取得容量 の指定	作成される タイミング
スケジュール定 義ファイル	自ホストのスケ ジュール情報	 JP1PW パス ¥PWROOT¥Aomspinf.bak JP1PW パス ¥PWROOT¥Aomspinf.sch JP1PW パス ¥PWROOT¥Aomwkinf.bak JP1PW パス ¥PWROOT¥Aomwkinf.sch 	指定不 可。 約 4KB。	JP1/Power Monitor で スケジュー ル情報を変 更した時。
		 JP1PW パス ¥PWROOT¥Aom_bak¥SpinfDD.sc h(「DD」は日) JP1PW パス ¥PWROOT¥Aom_bak¥WkinfDD.sc h(「DD」は日) 	指 て 記録日数 1日に付 き,2 ファイル それぞれ に約 1KB。	
ローカルホスト 状態情報ファイ ル	自ホストの電源 スケジュール情 報	 JP1PW パス ¥PWROOT¥pwlcstat.dat JP1PW パス ¥PWROOT¥pwlcstat.bak 	指定不 可。 2 ファイ ルそれぞ れに約 0.5KB。	JP1/Base Control Service サービスの 起動時。

表 13-1 Windows ホストで使用する JP1/Power Monitor の定義ファイル一覧

内容	ファイルの情報	ファイル名	取得容量 の指定	作成される タイミング
エージェント定 義ファイル	マネージャーホ ストで設定され たエージェント ホストの情報	 JP1PW // X ¥PWROOT¥mrghost.prm JP1PW // X ¥PWROOT¥mrghost.bak JP1PW // X ¥PWROOT¥mrghost.err 	指可 エント 1 オ フ ト 1 き 、 イ ぞ れ 約 い れ た に 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	マギー ジャでエント ジェンを した時。
グループ化定義 ファイル	グループ化され たエージェント ホストの情報	 JP1PWパス ¥PWROOT¥GrpEntry.dat JP1PWパス ¥PWROOT¥GrpEntry.bak 	指可 不 定。 ルさート1 で れジホ台 マ れ約 2KB。	マジトでの更 マジトでの更 での更 時。

注

GUI で設定した Windows ホストの JP1/Power Monitor カレンダーは,運転スケジュール定義ファイルのインポート/エクスポート機能を使用して,エディターで 編集できます。

運転スケジュール定義ファイルの詳細については「13.2.1 運転スケジュール定義 ファイル」を参照してください。

13.1.2 JP1/Power Monitor が出力するログファイル

JP1/Power Monitor の運用状態を記録するファイルです。障害が起こったときなどに採取します。JP1/Power Monitor が出力するログファイル一覧を次に示します。

内容	ファイルの情報	ファイル名	取得容量の 指定	作成されるタイミ ング
統合トレー スログファ イル	JP1/Power Monitor 運用情 報を含む JP1 製 品の運用情報	SystemDrive¥Program Files¥Hitachi¥HNTRLib2 ¥spool¥ 任意のファイル名 .log	指定不可。	統合トレースログ ファイルでの指定 に基づく。
JP1/Power Monitor 保 守用ログ ファイル	JP1/Power Monitor の運用 情報	JP1PW パス ¥log¥	指定不可。 最大 3,000KB。	JP1/Power Monitor を起動し たとき,または ファイルが最大容 量に達したとき

表 13-2 JP1/Power Monitor が出力するログファイル一覧

13.2 自ホストの起動・終了を設定するファイ ル

自ホストの起動・終了を設定するファイルには,次の二つがあります。

- GUI で設定する JP1/Power Monitor カレンダー
- エディターで編集する運転スケジュール定義ファイル

ここでは, Windows ホストの運転スケジュール定義ファイルについて説明します。

13.2.1 運転スケジュール定義ファイル

Windows ホストを起動・終了するスケジュールを設定する運転スケジュール定義ファイ ルについて説明します。

運転スケジュール定義ファイルは,任意のファイル名で作成します。運転スケジュール 定義ファイルの定義範囲は,次のように異なります。

月単位でスケジュールを設定した場合

1年分のスケジュールを定義できます。月単位で運転スケジュール定義ファイルにス ケジュールを設定すると,過去の日時に対するスケジュールは,翌年のスケジュール とみなされます。特定の日時に対するスケジュールを毎年使用したい場合には,同一 の運転スケジュール定義ファイルを使用し続けます。

なお,インポート時には,インポートを実行した日から次年同月の一か月前までのス ケジュールが読み出されます。

年単位でスケジュールを設定した場合

2037年12月31日までのスケジュールを定義できます。

なお,インポート時には,インポートを実行した日から次年同月の一か月前までのス ケジュールが読み出されます。

年単位のスケジュールと月単位のスケジュールを,同じファイルに定義することはでき ません。また,曜日指定のスケジュールと年単位のスケジュールを組み合わせて定義す る場合,必ず,曜日指定のスケジュールを前に書いてください。年単位のスケジュール の後ろに曜日指定のスケジュールを定義するとエラーになります。

(1) パラメーターの指定形式

運転スケジュール定義ファイルのパラメーターの指定形式を次に示します。

「年]

 $\begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix} = 0$ $\begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix} = 0$ $\begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix} = 0$ $\begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$

(凡例)

0:0バイト以上の空白文字を指定することを示します。空白文字は,省略できま

す。

1:1 バイト以上の空白文字を指定することを示します。空白文字は,省略できません。

コメントは,次の行に継続しません。

コメントは,行の途中に指定できません。行の途中や継続行中の「#」は,データとして扱います。

パラメーターを次の行に継続する場合は,改行コードの直前に「¥」を記述します。 「¥」と,改行コードとの間に空白などの文字がある場合は,行の継続とはしないで, 「¥」をデータとして扱います。

空白行は,無視されます。

パラメーターは,空白も含めて 500 バイトまで指定できます。ただし,次の行に継続 する場合に指定する「¥」と,改行コードは含まれません。

(2) パラメーターの内容

運転スケジュール定義ファイルで指定する各パラメーターの内容について説明します。

年

年単位でスケジュールを設定したい場合だけ指定します。1970 ~ 2037 の数値を指 定できます。

次のような指定をした場合,エラーになります。

- 1970 ~ 2037 以外の数値を指定している。
- 曜日単位で指定したスケジュールの間に日付単位でスケジュールを指定している。
- 曜日単位で指定したスケジュールの間に年を指定している。
- 同じ年を複数指定している。
- 年ごとに曜日単位でスケジュールを指定している。

次のようなスケジュールを指定した場合,警告メッセージが出力され,定義情報は, 無視されます。

- ・ 定義したスケジュールの月 / 日と曜日が一致していない。
- うるう年でない年に2月29日のスケジュールを指定している。

+

同じ日に,複数のスケジュールを設定する場合に指定します。

電源投入時刻が「holiday」の場合,およびすべての時刻が「*」の場合は,この指定は,無視されます。

同じ日に設定できるスケジュールは6件までです。同じ日に7件以上のスケジュー ルを指定した場合,警告メッセージが出力され,7件目以降の指定は無視されます。

月/日

ホストを起動・終了する日付を「/」で区切って指定します。「月」は,1から12ま での数値を,「日」は,1から31までの数値を指定できます。「*」を指定すると, すべての日付を指定したものとみなします。複数の月/日を指定するときは、「,」で 区切って指定します。ある範囲の月/日を指定するときは、「-」で結んで指定しま す。「-」を指定したときは、当日の電源投入時刻から24時間以上離れた監視終了開 始時刻、制限終了開始時刻、および強制終了開始時刻は指定できません。 「月/日」を重複して指定した場合、後ろの行の情報が有効になります。

曜日

「月/日」に対する曜日を英語で指定します。mon,tue,wed,thu,fri,sat,sun を指定できます。「*」を指定すると,すべての曜日を指定したものとみなします。 複数の曜日を指定するときは「,」で区切って指定します。ある範囲の曜日を指定す るときは,「-」で結んで指定します。「-」を指定したときは,当日の電源投入時刻か ら 24 時間以上離れた監視終了開始時刻,制限終了開始時刻,および強制終了開始時 刻は指定できません。

「月/日」と「曜日」を両方指定した場合,それが一致する年だけスケジュールが有 効になります。

「曜日」を重複して指定した場合、後ろの行の情報が有効になります。

曜日単位および年単位の指定を組み合わせてスケジュールを定義する場合,必ず曜 日単位の指定を先にしてください。年単位の後に曜日単位のスケジュールを指定す ると,エラーになります。

次回電源投入時刻

ホストの次回電源投入時刻を「時:分」の形式で指定します。「時」には,0から23 までの数値を,「分」には,0から59までの数値を指定できます。次回電源投入時 刻を指定しない場合,「*」を指定します。運休日にしたい場合は,ここに 「holiday」を指定し,ほかの項目には何も指定しません。

監視終了開始時刻

ホストの計画終了開始時刻を「時:分」の形式で指定します。「時」には,0から23 までの数値を,「分」には,0から59までの数値を指定できます。監視終了開始時 刻を指定しない場合,「*」を指定します。

翌日の時刻指定はできません。次回電源投入時刻と同じか,それよりも早い時刻を 設定した場合,翌日の時刻指定とみなされるため,この指定は無視されます。

制限終了開始時刻

ホストの計画終了開始時刻を「時:分」の形式で指定します。「時」には,0から23 までの数値を,「分」には,0から59までの数値を指定できます。制限終了開始時 刻を指定しない場合,「*」を指定します。

翌日の時刻指定はできません。次のようなスケジュールを設定した場合,翌日の時 刻指定とみなされるため,この指定は無視されます。

- 次回電源投入時刻と同じか,それよりも早い時刻を指定した。
- 次回電源投入時刻を指定しない場合,監視終了開始時刻と同じか,それよりも早い時刻を指定した。

強制終了開始時刻

ホストの強制終了開始時刻を「時:分」の形式で指定します。「時」には,0から23 までの数値を,「分」には,0から59までの数値を指定できます。強制終了開始時 刻を指定しない場合,「*」を指定します。

翌日の時刻指定はできません。次のようなスケジュールを設定した場合,翌日の時 刻指定とみなされるため,この指定は無視されます。

• 次回電源投入時刻と同じか,それよりも早い時刻を指定した。

 次回電源投入時刻を指定しない場合,監視終了開始時刻または制限終了開始時刻 と同じか,それよりも早い時刻を指定した。

(3) パラメーターの指定例

運転スケジュール定義ファイルのパラメーターの指定例を月単位で指定する場合と年単 位で指定する場合それぞれについて説明します。

(a) 月単位で設定する場合

運転スケジュール定義ファイルを月単位で設定する場合のパラメーターの指定例を示し ます。

(例1)

月曜日から金曜日の間,次回電源投入時刻を8:00,監視終了開始時刻を21:00, 強制終了開始時刻を23:00とする場合の定義を次に示します。

# 月/日	曜日	次回電源投入	監視終了開始	制限終了開始	強制終了開始	
*	mon-fri	8:00	21∶00	*	23∶00	

(例2)

1月1日の午前8時にホストの電源をオンにし,1月2日の午後8時まで運転を継続して監視終了を開始する例を次に示します。

#	:月/日曜日	次回電源投入	監視終了開始	制限終了開始	強制終了開始
	1/1 *	8∶00	*	*	*
	1/2 *	*	20:00	*	*

(例3)

1月2日は運休日のため,1月3日は手動で電源をオンにするものとみなします。 なお,1月3日に手動でホストの電源をオンにしなかった場合,1月4日以降で電源 投入時刻の指定のあるパラメーターに従います。

#	月/日 1/1	曜日 *	次回電源投入 8∶00	監視終了開始 *	制限終了開始 *	強制終了開始 *
	1/2	*	holiday			
	1/3	*	*	20:00	*	*

電源投入時刻が「*」であるパラメーターは,次の条件を満足する場合,前日からの 運転を継続しているとみなします。そうでない場合は,当日に手動で電源をオンに する予定とみなします。

- 当日、「*」より前に時刻を表すパラメーターがない場合
- 前日にホストを起動・終了する時刻が設定されている場合
- 前日にすべての時刻が設定されていない場合
- 前日の監視終了開始時刻(監視終了開始時刻が設定されていない場合は,制限終 了開始時刻),強制終了開始時刻と,当日の監視終了開始時刻(監視終了開始時刻)が設定されていない場合は,制限終了開始時刻),強制終了開始時刻との間で,二 つの「*」パラメーターが継続するとみなしても矛盾がない場合
- 前日のパラメーターがさらにその前日からの継続としても矛盾がない場合

(例4)

1月2日に複数のスケジュールを設定する例を次に示します。

#月/日曜 1/1 *	∃ 次回電源投入 8:00	監視終了開始 *	制限終了開始 *	強制終了開始 *
1/2 *	*	3:00	4:00	5:00
+1/2 *	8:00	*	18:00	19:00

このように指定すると,次の表のようなスケジュールでホストが運用されます。

月日	次回電源投入時刻	監視終了開始時刻	制限終了開始時刻	強制終了開始時 刻
1/1	8:00	(指定なし)	(指定なし)	(指定なし)
1/2	(指定なし)	3:00	4:00	5:00
1/2	8:00	(指定なし)	18:00	19:00

注

Windows ホストの運転スケジュール定義ファイルでは,監視終了開始時刻および制限終了開始時刻は,両方とも計画終了開始時刻とみなされます。監視終了開始時刻 と制限終了開始時刻を同時に指定した場合も,両方とも計画終了時刻とみなされま す。

(b) 年単位で設定する場合

運転スケジュール定義ファイルを年単位で設定する場合のパラメーターの指定例を示し ます。

(例1)

2003年と2004年のスケジュールを定義する例を次に示します。

# 月/日 2003	曜日	次回電源投入	監視終了開始	制限終了開始	強制終了開始
10/28	*	holiday			
12/31	*	7:00	11:30	*	12:00
2004					
8/8	*	8:00	*	*	12:00
+8/8	*	13:00	*	*	17:00

(例2)

月曜日から金曜日の間,次回電源投入時刻を8:00,監視終了開始時刻を21:00, 強制終了開始時刻を23:00とし,2003年および2004年の特定の日だけ異なるス ケジュールで運用する例を次に示します。

# 月/日 *	曜日 mon-fri	次回電源投入 8:00	監視終了開始 21:00	制限終了開始 *	強制終了開始 23∶00
2003					
10/28	*	holiday			
12/31	*	7:00	11:30	*	12:00
2004					
8/8	*	8:00	*	*	12:00
+8/8	*	13:00	*	*	17:00

(例3)

2003年12月30日から2004年1月5日を運休日に設定する例を次に示します。

# 月/日 2003	曜日	次回電源投入	監視終了開始	制限終了開始	強制終了開始
12/30-1/5	*	holiday			

(4) 注意事項

Windows ホストで,運転スケジュール定義ファイルで設定したスケジュールを有効に するためには,運転スケジュール定義ファイルをインポートしてください。

運転スケジュール定義ファイルの日時には,運転スケジュール定義ファイルをイン ポートする日時を考慮して指定してください。インポートの実行日時以前の日時を運 転スケジュール定義ファイルに指定していた場合,その指定は無視されます。

運休日前にホストが終了するように設定していない場合,運休日になってもホストは 運転し続けます。運休日にホストを運転したくない場合は,運休日前にホストの終了 時刻を設定してください。

運転スケジュール定義ファイルを UNIX ホストでも使用する場合,「年」パラメー ターの値が 1970 ~ 2036 以内であることが必要です。 (5) UNIX ホストの運転スケジュール定義ファイルがインポートされたときの互換性

UNIX ホストの運転スケジュール定義ファイルは,そのまま,Windows ホストでカレン ダー情報としてインポートできます。なお,UNIX ホストだけで有効な機能は,設定さ れていても無視され,インポートされません。

UNIX ホストと Windows ホストの運転スケジュール定義ファイルの互換性を次の表に示します。UNIX ホストの運転スケジュール定義ファイルの項目については,「14.3.1 運転スケジュール定義ファイル」を参照してください。

表 13-3 UNIX ホストと Windows ホストの運転スケジュール定義ファイルの互換性

UNIX ホストの運転スケジュール 定義ファイルの項目	Windows ホストでインポートする内容
[年]	コマンド実行日より次年同月 - 1か月までをインポートす る。以降は無視し , インポートしない。
[+]	同じ日のスケジュール設定は6件までインポートできる。 7件以上設定されている場合は6件目までをインポートし, 7件目以降を無視する。
月 / 日または 月 / 日 - 月 / 日	
曜日または 曜日 - 曜日	
次回電源投入時刻	1
監視終了開始時刻	計画終了開始時刻としてインポートする。
制限終了開始時刻	計画終了開始時刻としてインポートする。同一行に監視終 了開始時刻と制限終了開始時刻が指定されている場合,両 時刻を計画終了開始時刻としてインポートする。
強制終了開始時刻	
[(+n)] 監視終了開始時刻, [(+n)] 制限終了開始時刻および [(+n)] 強制終了開始時刻	- Windows ホストでは,翌日以降の時刻設定はできない。
[₁ 構成定義ファイル名]	- インポートしない。
行先頭の " # "	- インポートしない。
改行コード	2

- :インポートできる
- :インポートできない,またはWindowsホストでは使用できない

注1

次の時刻設定は,翌日の時刻設定とみなします。

- 次回電源投入時刻が指定されている場合で,終了開始時刻が次回電源投入時刻以前である。
- 次回電源投入時刻が指定されていない場合で、制限終了開始時刻が監視終了開始 時刻以前である。
- 次回電源投入時刻が指定されていない場合で,強制終了開始時刻が監視終了開始
 時刻以前または制限終了開始時刻以前である。

なお, Windows ホストでは, 翌日の時刻設定とみなす時刻は無視し, インポートしません。

注2

すべての時刻が設定されていない場合は,運休日としてインポートされます。

注 1

次回電源投入時刻に「holiday」が指定されている場合, Windows ホストでは,次のようにインポートされます。

- 特定日に指定している場合は,そのまま特定日に運休日を設定する。
- 週間情報に指定している場合,週単位で運休日を指定できないため,該当する特定日に運休日を設定する。

注 2

UNIX ホストと Window ホストでは,運転スケジュール定義ファイルの改行コード に違いがあります。Windows 用の改行コードに変換してください。なお,運転スケ ジュール定義ファイルを,FTP コマンドを使用してアスキーモードで転送した場合 は,改行コードの変換は不要です。

UNIX ホストの運転スケジュール定義ファイルのインポート方法については、「8.1.5 UNIX ホストのスケジュール情報を Windows ホストで利用する」を参照してください。

14ファイル一覧(UNIX ホス ト)

この章では, UNIX ホストで使用する JP1/Power Monitorの ファイルについて説明します。

14.1	ファイル一覧
14.2	セットアップで設定するファイル
14.3	自ホストの起動・終了を設定するファイル
14.4	他ホストの起動・終了を設定するファイル

14.1 ファイル一覧

UNIX ホストで使用するファイルは,ユーザーの利用のしかたによって,次の4種類に 分けられます。

ユーザーが作成するファイル

構成定義ファイルなど, UNIX ホストで JP1/Power Monitor を使うために作成する ファイルです。

ユーザーが変更するファイル

JP1/Power Monitor で提供されているファイルです。UNIX ホストで JP1/Power Monitor を使うために必要に応じて変更します。

ユーザーが参照するファイル

JP1/Power Monitor で提供されている定義ファイルのサンプルなどのファイルです。 ユーザーは,参照するだけで,内容を変更できません。

JP1/Power Monitor が出力するログファイル

JP1/Power Monitor の運用状態を記録するファイルです。障害が起きたときなどに採取します。

14.1.1 ユーザーが作成するファイル

構成定義ファイルなど, UNIX ホストで JP1/Power Monitor を使うために作成するファ イルです。ユーザーが作成するファイル一覧を次の表に示します。

内容	ファイル名	所有 者	グループ	パーミッション		2
				所有者	グルー プ	一般 ユー ザー
構成定義ファイル	任意。ただし標準は, /usr/lib/ jpl_aom/conf	root	sys	rw-	r	r
運転スケジュール定義 ファイル	任意	root	sys	rw-	r	r
自動運転ユーザーコマ ンド	任意	root	sys	rwx		
リモート電源連携停止 処理抑止ファイル	/usr/lib/ jpl_aom/rpw/ no_stop	root	sys	rw-		

表 14-1 ユーザーが作成するファイル一覧

(凡例)

r:読み込み可

w:書き込み可 x:実行可 -:不可

注

これらのパーミッションは推奨値です。できるだけこの値を使うようにしてください。

14.1.2 ユーザーが変更するファイル

JP1/Power Monitor で提供されているファイルです。UNIX ホストで JP1/Power Monitor を使うために必要に応じて変更します。ユーザーが変更するファイル一覧を次 の表に示します。

表 14-2 ユーザーが変更するファイル一覧

内容	ファイル名
標準構成定義ファイル	/usr/lib/jp1_aom/conf
自動起動用シェルスクリプトファイル	/usr/lib/jpl_aom/startup
リモート電源連携エージェント定義ファイル	/usr/lib/jpl_aom/rpw/agt_def
リモート電源連携エージェントデータベースファイル	/usr/lib/jp1_aom/rpw/db
リモート電源連携構成定義ファイル	/usr/lib/jpl_aom/rpw/rpw_conf
JP1/AJS2 情報定義ファイル	/usr/lib/jpl_aom/aomhost_def
リモート電源連携 APC 社 SNMP 制御ファイル	/usr/bin/jpl_aom/jaomrp_apcs
リモート電源連携グループ定義ファイル	/usr/lib/jp1/jp1_aom/rpw/grp_def

注

このファイルは,バージョンアップ時に更新されます。これ以外のファイルは, バージョンアップをしても更新されないで,それまでの内容が保証されます。

14.1.3 ユーザーが参照するファイル

JP1/Power Monitor で提供されている定義ファイルのサンプルなどのファイルです。 ユーザーは,参照するだけで,内容を変更できません。ユーザーが参照するファイルー 覧を次の表に示します。

表 14-3 ユーザーが参照するファイル一覧

内容	ファイル名
構成定義ファイルのサンプル $^{-1}$	/usr/lib/jp1_aom/conf.model
自動起動用シェルスクリプトファイル のサンプル ²	/usr/lib/jpl_aom/startup.model

内容	ファイル名
メッセージカタログディレクトリ ³	/usr/lib/jpl_aom/nls
メッセージカタログファイル	/usr/lib/jpl_aom/nls/ja_JP.SJIS/PWmsg.cat(日本語)
	/usr/lib/jp1_aom/nls/ja_JP.UJIS/PWmsg.cat(EUC コード)
	/usr/lib/jp1_aom/nls/C/PWmsg.cat(英語)
システムディレクトリ ³	/usr/lib/jpl_aom/sys/
JP1/Power Monitor ディレクトリ 4	/usr/lib/jp1_aom/
JP1/Power Monitor コマンドディレク トリ ⁴	/usr/bin/jpl_aom/
障害調査資料退避シェルスクリプトの サンプルスクリプト	/usr/lib/jp1_aom/sample/collect_log
外付け電源制御装置制御コマンドのサ ンプルファイル(HP-UX,AIX5L, APC 共通)	/usr/lib/jpl_aom/sample/pwon_com.model /usr/lib/jpl_aom/sample/pwread_com.model
外付け電源制御装置制御コマンドのサ ンプルファイル(HP-UX,AIX5L 用)	/usr/lib/jp1_aom/sample/alt_shutdown.model
リモート電源連携サンプルスクリプト	/usr/lib/jpl_aom/sample/rpw_wait_start /usr/lib/jpl_aom/sample/rpw_wait_stop
APC 電源制御サンプルスクリプト	/usr/lib/jpl_aom/sample/alt_shutdown.apc.model /usr/lib/jpl_aom/sample/apc_start_reset
pwajs2stp_grp コマンドのサンプル スクリプト	/usr/lib/jp1_aom/sample/pwajs2stp_grp.model

注 1

標準構成定義ファイル「/usr/lib/jp1_aom/conf」と同じ内容です。

注 2

自動起動用シェルスクリプトファイル「/usr/lib/jp1_aom/startup」と同じ内 容です。

注 3

このディレクトリの下を意識する必要はありません。不用意に操作すると, 誤動作の可能性があります。

注 4

このディレクトリの下に, JP1/Power Monitor で提供した以外のファイルを作成しないでください。

14.1.4 JP1/Power Monitor が出力するログファイル

JP1/Power Monitor の運用状態を記録するファイルです。障害が起こったときなどに採取します。大きく分けて次の2種類あります。

統合トレースログファイル

統合トレースログとは,各プログラムが出力するトレース情報を,統合トレース機能(HNTRLib2)を通じて,一つの出力先ファイルにまとめて採取するログ情報のことです。共通メッセージログより詳しい内容のメッセージが出力されます。

JP1/Power Monitor が出力するトレースログファイル

JP1/Power Monitor が出力するトレースログとは, UNIX ホストの JP1/Power Monitor の各機能が出力するログ情報のことです。各機能によって異なるログファイ ルに出力されます。

ログファイル一覧を次の表に示します。

内容	ファイル の情報	ファイル名	取得容量の 指定	作成される タイミング
統合トレースログ ファイル	JP1/Power Monitor 運用情報 を含む JP1 製品 の運用情報	/var/opt/hitachi/ HNTRLib2/spool/	指定不可。	統合トレース ログファイル での指定に基 づく。
JP1/Power Monitor が出力す るトレースログ ファイル				
JP1/Power Monitor デーモン 起動時ログファイ ル	JP1/Power Monitor デーモン 起動時の情報	/usr/lib/jpl_aom/ log/startup	指定不可。 約 1KB。	JP1/Power Monitor デー モンの起動時。
リモート電源連携 ログファイル	エージェントホス トの制御時のト レース情報	/usr/lib/jp1_aom/ log/ エージェントホス ト名.rpwlog	指定不可。 約 50KB。	エージェント ホストの制御 時。 エージェント ホスト単位で 再作成される。
APC 連携ログファ イル	APC 社製電源制 御装置の制御時の トレース情報	/usr/lib/jp1_aom/ log/logapc	指定不可。 約 1KB。	JP1/Power Monitor で APC 社製電源 制御装置を使 用してホスト を終了した時。
定義ファイル退避 ログファイル	jaombkdef コマ ンド実行時の情報	/usr/lib/jp1_aom/ log/logbkup	指定不可。 約 1KB。	jaombkdef コマンド実行 時。

表 14-4 ログファイル一覧

内容	ファイル の情報	ファイル名	取得容量の 指定	作成される タイミング
定義ファイル回復 ログファイル	_{jaomrsdef} コマ ンド実行時のログ 情報	/usr/lib/jpl_aom/ log/logrstr	指定不可。 約 1KB。	jaomrsdef コマンド実行 時。
pwajs2stp_grp コマンドエラーロ グファイル	^{pwajs2stp_grp} コマンド実行時の エラー情報	/usr/lib/jpl_aom/ log/ pwajsstp_grp.log	指定不可。 100 バイト以 下。	pwajs2stp_gr p コマンドの エラー時。
HP-UX 純正 UPS 連携ログファイル	HP-UX 製電源制 御装置の制御時の トレース情報	/usr/lib/jpl_aom/ log/pwlog	指定不可。 約 1KB。	JP1/Power Monitor で HP-UX 製電源 制御装置を使 用してホスト を終了した時。
JP1/Power Monitor 保守用口 グ	JP1/Power Monitor の運用情 報	/usr/lib/jp1_aom/ log/PW_プログラム名 {1 2}.log	構成定義ファ イルの log_sizeパ ラメーターで 指定。 5KBから 10MBまで指 定できる。デ フォルトは, 64KB。	構成定義ファ イルで指定さ れた容量に達 した時。

14.2 セットアップで設定するファイル

JP1/Power Monitor のセットアップで設定するファイルについて説明します。ここでは, 次のファイルについて説明します。

構成定義ファイル

JP1/AJS2 情報定義ファイル

14.2.1 構成定義ファイル

JP1/Power Monitor でホストを自動的に起動・終了する場合に必要な情報を指定する構成定義ファイルについて説明します。

構成定義ファイルに定義された内容は, JP1/Power Monitor デーモンの起動時とスケ ジュールに設定されている電源投入時刻に達したときに有効になります。

(1) パラメーターの指定形式

構成定義ファイルのパラメーターの指定形式を次に示します。

パラメーター パラメーターの値

パラメーターとパラメーターの値の間には,1個以上の空白文字が必要です。

パラメーターだけを指定した場合,省略値を指定したものとみなします。

同じパラメーターの値を何度も指定した場合,最後の指定が有効になります。

1カラム目が「#」の行は,コメントとみなします。

コメントは,次の行に継続しません。

コメントは,行の途中に指定できません。行の途中や継続行中の「#」は,データとして扱います。

パラメーターを次の行に継続して指定する場合,改行コードの直前に「¥」を記述し ます。「¥」と,改行コードとの間に空白などの文字がある場合は,行の継続とはしな いで「¥」をデータとして扱います。

空白行は,無視されます。

1 パラメーターは, 空白も含めて 500 バイトまで指定できます。ただし, 次の行に継続する場合に指定する「¥」と, 改行コードは含まれません。

(2) パラメーターの内容

構成定義ファイルで指定する各パラメーターの内容について説明します。

aom_start_rc 自動運転開始時コマンド名

自動運転ユーザーコマンドの一つである,自動運転開始時コマンド名を指定します。 自動運転開始時コマンド名は,255 バイトまでのフルパス名で指定します。このパ ラメーターの指定を省略すると,コマンドを実行しません。

自動運転開始時コマンド「/usr/lib/aom/startrc」を指定する例を示します。 aom_start_rc /usr/lib/aom/startrc

system_terminate_rc 自動システム終了前コマンド名

自動運転ユーザーコマンドの一つである,自動システム終了前コマンド名を指定し ます。自動システム終了前コマンド名は,255 バイトまでのフルパス名で指定しま す。このパラメーターの指定を省略すると,コマンドを実行しません。 自動システム終了前コマンド「/usr/lib/aom/termrc」を指定する例を示しま す。

system_terminate_rc /usr/lib/aom/termrc

monitor_rc 終了条件監視コマンド名

自動運転ユーザーコマンドの一つである,終了条件監視コマンド名を指定します。 終了条件監視コマンド名は,255 バイトまでのフルパス名で指定します。このパラ メーターの指定を省略すると,コマンドを実行しません。

終了条件監視コマンド「/usr/lib/aom/monitorrc」を指定する例を示します。 monitor_rc /usr/lib/aom/monitorrc

restrict_rc 機能制限コマンド名

自動運転ユーザーコマンドの一つである,機能制限コマンド名を指定します。機能 制限コマンド名は,255 バイトまでのフルパス名で指定します。このパラメーター の指定を省略すると,コマンドを実行しません。

機能制限コマンド「/usr/lib/aom/restrictrc」を指定する例を示します。 restrict_rc /usr/lib/aom/restrictrc

power_on_time_rc 電源投入時刻到達時コマンド名

自動運転ユーザーコマンドの一つである,電源投入時刻到達時コマンド名を指定します。電源投入時刻到達時コマンド名は,255 バイトまでのフルパス名で指定します。このパラメーターの指定を省略すると,コマンドを実行しません。

電源投入時刻到達時コマンド「/usr/lib/aom/pwontimerc」を指定する例を示し ます。

power_on_time_rc /usr/lib/aom/pwontimerc

rc_cancel_time コマンド実行打ち切り時間

自動運転ユーザーコマンドが終了しない場合,実行を打ち切る時間を指定します。 60から600(単位:秒)までの数値で指定します。このパラメーターの指定を省略 すると,実行を打ち切りません。

jaompwgrp コマンド,または pwajs2stp_grp コマンドを自動運転ユーザーコマ ンドとして設定する場合,このパラメーターは,指定しないでください。

60秒で実行を打ち切る場合の指定例を示します。

rc_cancel_time 60

term_interval_time 終了条件監視間隔

ホストの監視終了または制限終了を開始してから終了条件が成立するまで,終了条件を監視する間隔を指定します。60から3,600(単位:秒)までの数値で指定しま す。このパラメーターの指定を省略すると,180を指定したものとみなします。 なお,このパラメーターの値は,終了条件監視コマンドには適用されません。終了 条件監視コマンドの実行間隔は,sleepコマンドなどで調整してください。 終了条件を60秒間隔で監視する例を示します。

term_interval_time 60

shutdown_time 強制終了猶予時間

ホストの強制終了を開始してから, OS をシャットダウンするまでの猶予時間を指定 します。1から 600(単位:秒)までの数値で指定します。このパラメーターの指定 を省略すると, 30を指定したものとみなします。

強制終了猶予時間に180秒を指定する例を示します。

shutdown_time 180

power_on_idle_time 次回電源投入余裕時間

ホストの監視終了または制限終了で,終了条件が成立してホストをシャットダウン してから次回の電源投入時刻までの余裕時間を指定します。600から3,600(単位: 秒)までの数値で指定します。このパラメーターの指定を省略すると,600を指定 したものとみなします。 次回電源投入余裕時間を3,600秒に指定する例を示します。

power_on_idle_time 3600

schedule_file 運転スケジュール定義ファイル名

運転スケジュール定義ファイル名を指定します。255 バイトまでのフルパス名で指 定します。このパラメーターの指定を省略すると,運転スケジュール定義ファイル に指定された時刻にホストを自動的に起動・終了する処理は,実行されません。運 転スケジュール定義ファイルで指定する構成定義ファイル(日次構成定義ファイル) の場合は,このパラメーターを無効にします。

運転スケジュール定義ファイル名「/usr/aom/schedule」を指定する例を示しま す。

schedule_file /usr/aom/schedule

log_size JP1/Power Monitor 保守用ログファイルの容量

JP1/Power Monitor 保守用ログファイルの容量を指定します。5,000から

10,000,000(単位:バイト)までの数値で指定します。通常の運用では,値を変更 する必要はありません。

JP1/Power Monitor 保守用ログファイルには, JP1/Power Monitor の運用情報が記録されています。使用中の JP1/Power Monitor 保守用ログファイルのデータが,ここで指定した容量に達すると,次の JP1/Power Monitor 保守用ログファイルに切り換えます。このパラメーターの指定を省略すると,64,000 バイトを指定したものとみなします。

切り換え容量を10,000 バイトに指定する例を示します。

log_size 10000

restrict_input_queue [y|n]

ホストを監視終了または制限終了する場合, JP1/NQSEXEC の実行待ちのバッチ ジョブがどのような状態になったときに終了条件成立とするかを y または n で指定 します。JP1/NQSEXEC と連携していない場合,ここでの指定は,無効になりま す。このパラメーターの指定を省略すると,nを指定したものとみなします。

У

監視終了で,実行待ちのバッチジョブがすべて終了することを終了条件成立と する場合に指定します。

制限終了で,制限終了の開始時にバッチジョブのキューイングを抑止し,実行 待ちのバッチジョブがすべて終了することを終了条件成立とする場合に指定し ます。

yを指定する場合,実行待ちのバッチジョブがすべて終了することを終了条件 成立とします。そのため,あらかじめバッチキューを作成しておくことが必要 です。バッチキューを作成しないでyを指定すると,条件が成立してもホスト が終了しないことがあります。バッチキューを作成していない場合は,必ず n を指定してください。

n

監視終了で,実行待ちのバッチジョブの終了を終了条件としない場合に指定します。

制限終了で,バッチジョブのキューイングを抑止しない場合に指定します。 制限終了で,バッチジョブのキューイングを抑止する例を示します。 restrict_input_queue y

restrict_exec_job [y|n]

ホストを監視終了または制限終了する場合, JP1/NQSEXECの実行中のバッチジョ ブがどのような状態になったときに終了条件成立とするかを y または n で指定しま す。JP1/NQSEXEC と連携していない場合,ここでの指定は,無効になります。こ のパラメーターの指定を省略すると,nを指定したものとみなします。

У

監視終了で,実行中のバッチジョブがすべて終了することを終了条件成立とす る場合に指定します。

制限終了で,制限終了の開始時に実行待ちのバッチジョブの実行を抑止し,実 行中のバッチジョブがすべて終了することを終了条件成立とする場合に指定し ます。

yを指定する場合,実行中のバッチジョブがすべて終了することを終了条件成 立とします。そのため,あらかじめバッチキューを作成しておくことが必要で す。バッチキューを作成しないでyを指定すると,条件が成立してもホストが 終了しないことがあります。バッチキューを作成していない場合は,必ず n を 指定してください。

n

監視終了で,実行中のバッチジョブの終了を終了条件としない場合に指定しま

す。

制限終了で,実行待ちのバッチジョブの実行を抑止しない場合に指定します。 制限終了で,実行待ちのバッチジョブの実行を抑止する例を次に示します。 restrict_exec_job y

restrict_output_queue [y|n]

ホストを監視終了または制限終了する場合,JP1/NQSEXECの出力中のバッチジョ ブがどのような状態になったときに終了条件成立とするかをyまたはnで指定しま す。JP1/NQSEXECと連携していない場合,ここでの指定は,無効になります。こ のパラメーターの指定を省略すると,nを指定したものとみなします。

У

監視終了で,出力中のバッチジョブがすべて終了することを終了条件成立とす る場合に指定します。

制限終了で,制限終了の開始時に出力待ちのバッチジョブの出力を抑止し,出 カ中のバッチジョブがすべて終了することを終了条件成立とする場合に指定し ます。

yを指定する場合,出力中のバッチジョブがすべて終了することを終了条件成 立とします。そのため,あらかじめデバイスキューを作成しておくことが必要 です。デバイスキューを作成しないでyを指定すると,条件が成立してもホス トが終了しないことがあります。デバイスキューを作成していない場合は,必 ず nを指定してください。

n

監視終了で,出力中のバッチジョブの終了を終了条件としない場合に指定します。

制限終了で,出力待ちのバッチジョブの出力を抑止しない場合に指定します。 制限終了で,バッチジョブの出力を抑止する例を示します。

restrict_output_queue y

restrict_ajs_exec_job [y|n]

ホストを監視終了または制限終了する場合,JP1/AJS2のジョブ(ジョブネット)が どのような状態になったときに終了条件成立とするかをyまたはnで指定します。 JP1/Power MonitorのホストにJP1/AJS2 - Managerが組み込まれている場合, ジョブネットおよびJP1/AJS2 の終了を待ってからホストを終了します。また, JP1/Power MonitorのホストにJP1/AJS2 - Agentが組み込まれている場合,ジョブ およびJP1/AJS2 の終了を待ってからホストを終了します。 JP1/AJS2 と連携していない場合,ここでの指定は,無効になります。このパラメー ターの指定を省略すると,nを指定したものとみなします。

なお,クラスタシステムで運用している JP1/AJS2 のジョブネットの実行を抑止したい場合は,論理ホスト名を JP1/AJS2 情報定義ファイルに定義してください。詳細は,「14.2.2 JP1/AJS2 情報定義ファイル」を参照してください。

У

JP1/AJS2と連携する場合,必ず選択してください。

JP1/AJS2 - Manager が組み込まれているホストの場合 監視終了で,その日実行予定のジョブネットがすべて終了し,さらに JP1/ AJS2 が終了することを終了条件成立とします。 制限終了で,制限終了の開始時に実行待ちのジョブネットの実行を抑止し,実 行中のジョブネットおよび JP1/AJS2 が終了することを終了条件成立とします。 強制終了で,ジョブネットの実行を中断し,さらに JP1/AJS2 が終了すること を終了条件成立とします。 JP1/AJS2 - Agent が組み込まれているホストの場合 監視終了および制限終了で,終了処理の開始時に実行待ちのジョブの実行を抑 止し,実行中のジョブおよび JP1/AJS2 がすべて終了することを終了条件成立 とします。 強制終了で,ジョブの実行を中断し,さらに JP1/AJS2 が終了することを終了 条件成立とします。

n

JP1/AJS2 と連携しない場合に選択します。

制限終了で,実行待ちのジョブ(ジョブネット)の実行を抑止する例を示します。 restrict_ajs_exec_job y

(3) パラメーターの指定例

構成定義ファイルの指定例を次に示します。

aom_start_rc /usr/lib/aom/startrc system_terminate_rc /usr/lib/aom/termrc monitor_rc /usr/lib/aom/monitorrc restrict_rc /usr/lib/aom/restrictrc power_on_time_rc /usr/lib/aom/pwontimerc rc_cancel_time 60 term_interval_time 60 shutdown_time 180 power_on_idle_time 3600 schedule_file /usr/aom/schedule log_size 10000 restrict_input_queue y restrict_exec_job y restrict_output_queue y restrict_ajs_exec_job y

14.2.2 JP1/AJS2 情報定義ファイル

クラスタシステムを利用している JP1/AJS2 と連携する場合に,論理ホスト名を指定する JP1/AJS2 情報定義ファイルについて説明します。

ジョブ(ジョブネット)の実行が論理ホストに移行した場合,ここで指定した論理ホストで実行しているジョブ(ジョブネット)の終了を待って,ホストをシャットダウンし

ます。

クラスタシステムを利用しない場合,このファイルを設定する必要はありません。

(1) パラメーターの指定形式

JP1/AJS2 情報定義ファイルのパラメーターの指定形式を次に示します。

パラメーター名 1パラメーターの値

(凡例)

1

1 バイト以上の空白文字を指定することを示します。空白文字は,省略できま せん。

(2) パラメーターの内容

JP1/AJS2 情報定義ファイルで指定するパラメーターの内容について説明します。

ajs_host_name 論理ホスト名 論理ホスト名を指定します。 複数の論理ホスト名を指定する場合 ,「 ,」で区切って指定します。

(3) パラメーターの指定例

JP1/AJS2 情報定義ファイルの指定例を次に示します。

ajs_host_name HOST1, HOST2, HOST3

14.3 自ホストの起動・終了を設定するファイ ル

自ホストの起動・終了を設定するファイルについて説明します。ここでは, UNIX ホストの運転スケジュール定義ファイルについて説明します。

14.3.1 運転スケジュール定義ファイル

UNIX ホストを起動・終了するスケジュールを設定する運転スケジュール定義ファイル について説明します。

運転スケジュール定義ファイルは,任意のファイル名で作成します。運転スケジュール 定義ファイルは,構成定義ファイルに定義したものが有効になります。

運転スケジュール定義ファイルの定義範囲は、次のように異なります。

月単位でスケジュールを設定した場合

1年分のスケジュールを定義できます。月単位で運転スケジュール定義ファイルにス ケジュールを設定すると,過去の日時に対するスケジュールは,翌年のスケジュール とみなされます。特定の日時に対するスケジュールを毎年使用したい場合には,同一 の運転スケジュール定義ファイルを使用し続けます。

年単位でスケジュールを設定した場合

運転スケジュール定義ファイルを定義している日から 2036 年 6 月 30 日まで定義できます。

年単位のスケジュールと月単位のスケジュールを,同じファイルに定義することはでき ません。また,曜日指定のスケジュールと年単位のスケジュールを組み合わせて定義す る場合,必ず,曜日指定のスケジュールを前に書いてください。年単位のスケジュール の後ろに曜日指定のスケジュールを定義するとエラーになります。

(1) パラメーターの指定形式

運転スケジュール定義ファイルのパラメーターの指定形式を次に示します。

[年]

 $\begin{bmatrix} - & - & - \\ 0 & - & - \end{bmatrix}$ f = -1 f = -1

[(+n)]制限終了開始時刻 $_1[(+n)]$ 強制終了開始時刻 $_1$ 構成定義ファイル名]

(凡例)

₀:0バイト以上の空白文字を指定することを示します。空白文字は,省略できま す。

1:1 バイト以上の空白文字を指定することを示します。空白文字は,省略できません。

コメントは,次の行に継続しません。
コメントは,行の途中に指定できません。行の途中や継続行中の「#」は,データとして扱います。

パラメーターを次の行に継続する場合は,改行コードの直前に「¥」を記述します。 「¥」と,改行コードとの間に空白などの文字がある場合は,行の継続とはしないで, 「¥」をデータとして扱います。

空白行は,無視されます。

1 パラメーターは, 空白も含めて 500 バイトまで指定できます。ただし, 次の行に継続する場合に指定する「¥」と, 改行コードは含まれません。

(2) パラメーターの内容

運転スケジュール定義ファイルで指定する各パラメーターの内容について説明します。

年

年単位でスケジュールを設定したい場合だけ指定します。1970 ~ 2036の数値を指 定できます。

次のような指定をした場合,エラーになります。

- 1970 ~ 2036 以外の数値を指定している。
- 曜日単位で指定したスケジュールの間に日付単位でスケジュールを指定している。
- 曜日単位で指定したスケジュールの間に年を指定している。
- 同じ年を複数指定している。
- 年ごとに曜日単位でスケジュールを指定している。

次のようなスケジュールを指定した場合,警告メッセージが出力され,定義情報は, 無視されます。

- 定義したスケジュールの月/日と曜日が一致していない。
- うるう年でない年に2月29日のスケジュールを指定している。

+

同じ日に,複数のスケジュールを設定する場合に指定します。 電源投入時刻が「holiday」の場合,およびすべての時刻が「*」の場合は,この指 定は,無視されます。

月/日

ホストを起動・終了する日付を「/」で区切って指定します。「月」は,1から12ま での数値を,「日」は,1から31までの数値を指定できます。

「*」を指定すると、すべての日付を指定したものとみなします。

複数の月/日を指定するときは、「,」で区切って指定します。

ある範囲の月/日を指定するときは、「-」で結んで指定します。「-」を指定したと きは、当日の電源投入時刻から24時間以上離れた監視終了開始時刻、制限終了開始 時刻、および強制終了開始時刻は指定できません。

「月/日」を重複して指定した場合,後ろの行の情報が有効になります。

曜日

「月/日」に対する曜日を英語で指定します。mon,tue,wed,thu,fri,sat,sun を指定できます。「*」を指定すると,すべての曜日を指定したものとみなします。 複数の曜日を指定するときは「,」で区切って指定します。ある範囲の曜日を指定す るときは,「-」で結んで指定します。「-」を指定したときは,当日の電源投入時刻 から24時間以上離れた監視終了開始時刻,制限終了開始時刻,および強制終了開始 時刻は指定できません。

「月/日」と「曜日」を両方指定した場合,それが一致する年だけスケジュールが有 効になります。

「曜日」を重複して指定した場合,後ろの行の情報が有効になります。 曜日単位および年単位の指定を組み合わせてスケジュールを定義する場合,必ず曜 日単位の指定を先にしてください。年単位の後ろに曜日単位のスケジュールを指定 すると,エラーになります。

次回電源投入時刻

ホストの次回電源投入時刻を「時:分」の形式で指定します。「時」には,0から23 までの数値を,「分」には,0から59までの数値を指定できます。次回電源投入時 刻を指定しない場合,「*」を指定します。運休日にしたい場合は,ここに 「holiday」を指定し,ほかの項目には何も指定しません。

監視終了開始時刻

ホストの監視終了開始時刻を「時:分」の形式で指定します。「時」には,0から23 までの数値を,「分」には,0から59までの数値を指定できます。監視終了開始時 刻を指定しない場合,「*」を指定します。次回電源投入時刻と同じか,それよりも 早い時刻を指定した場合は,翌日の時刻とみなします。時刻の直前に「(+n)」を指 定した場合は,次回電源投入時刻からn日後の時刻として処理されます。nには,1 から30(単位:日)までの数値を指定できます。

制限終了開始時刻

ホストの制限終了開始時刻を「時:分」の形式で指定します。「時」には,0から23 までの数値を,「分」には,0から59までの数値を指定できます。制限終了開始時 刻を指定しない場合,「*」を指定します。次回電源投入時刻と同じか,それよりも 早い時刻を指定した場合は,翌日の時刻とみなします。時刻の直前に「(+n)」を指 定した場合は,次回電源投入時刻からn日後の時刻として処理されます。nには,1 から30(単位:日)までの数値を指定できます。

強制終了開始時刻

ホストの強制終了開始時刻を「時:分」の形式で指定します。「時」には,0から23 までの数値を,「分」には,0から59までの数値を指定できます。強制終了開始時 刻を指定しない場合,「*」を指定します。次回電源投入時刻と同じか,それよりも 早い時刻を指定した場合は,翌日の時刻とみなします。時刻の直前に「(+n)」を指 定した場合は,次回電源投入時刻からn日後の時刻として処理されます。nには,1 から30(単位:日)までの数値を指定できます。

構成定義ファイル名

その日または曜日に使用する構成定義ファイル名を指定します。日ごとまたは曜日 ごとに使用する構成定義ファイルを変えたい場合などに指定します。

ここで指定する構成定義ファイルを「日次構成定義ファイル」と呼びます。ここで 指定した日次構成定義ファイルは,指定した日のJP1/Power Monitor デーモン起動 時や,次回電源投入時刻に達したときにも使用されます。

自動起動用シェルスクリプトファイルで設定した基本構成定義ファイルを使う場合, ここでの指定は必要ありません。

(3) パラメーターの指定例

運転スケジュール定義ファイルのパラメーターの指定例を月単位で指定する場合と年単 位で指定する場合それぞれについて説明します。

(a) 月単位で設定する場合

運転スケジュール定義ファイルを月単位で設定する場合のパラメーターの指定例を示し ます。

(例1)

月曜日から金曜日の間,次回電源投入時刻を8:00,監視終了開始時刻を21:00, 制限終了開始時刻を22:00,強制終了開始時刻を23:00とする場合の定義を次に 示します。

#月/日	曜日	次回電源投入	監視終了開始	制限終了開始	強制終了開始	
*	mon-fri	8:00	21:00	22:00	23:00	

(例2)

1月1日の午前8時にホストの電源をオンにし,1月2日の午後8時まで運転を継続して監視終了を開始する例を次に示します。

#	月/日	曜日	次回電源投入	監視終了開始	制限終了開始	強制終了開始
	1/1	*	8:00	*	*	*
	1/2	*	*	20:00	*	*

(例3)

1月2日の運転を1月1日の継続とみなすと制限終了開始時刻が監視終了開始時刻 より早い時刻になるため、運転が継続するとはみなしません。1月1日にホストが 終了したあと、1月2日に手動で電源をオンにするものとみなします。 なお、もし1月2日に手動でホストの電源をオンにしなかった場合、1月3日以降 で電源投入時刻の指定のあるパラメーターに従い、その日に電源がオンされます。

#月/	/日	曜日	次回電源投入	監視終了開始	制限終了開始	強制終了開始
1/	/1	*	8:00	*	21:00	*
1/	/2	*	*	20:00	*	*

(例4)

1月2日は運休日のため,1月3日は手動で電源をオンにするものとみなします。1 月3日に手動で電源をオンにしなかった場合の動作は,(例3)と同じです。

#	月/日 1/1	曜日 *	次回電源投入 8:00	監視終了開始 *	制限終了開始 *	強制終了開始 *
	1/2	*	holiday			
	1/3	*	*	20:00	*	*

電源投入時刻が「*」であるパラメーターは,次の条件を満足する場合,前日からの 運転を継続しているとみなします。そうでない場合は,当日に手動で電源をオンに する予定とみなします。

- 当日,「*」より前に時刻を表すパラメーターがない場合
- 前日にホストを起動・終了する時刻が設定されている場合
- 前日にすべての時刻が設定されていない場合
- 前日の監視終了開始時刻,制限終了開始時刻,強制終了開始時刻と,当日の監視 終了開始時刻,制限終了開始時刻,強制終了開始時刻との間で,二つの「*」パラ メーターが継続するとみなしても矛盾がない場合
- 前日のパラメーターがさらにその前日からの継続としても矛盾がない場合

(例5)

1月2日に複数のスケジュールを設定する例を次に示します。

1/2 * * 3:00 4:00 5:00	;	#月/日 1/1	曜日 *	次回電源投入 8∶00	監視終了開始 *	制限終了開始 *	強制終了開始 *
1/0 . 0.00 17.00 10.00 10.00		1/2	*	*	3:00	4:00	5:00
+1/2 * 8:00 17:00 18:00 19:00		+1/2	*	8:00	17:00	18:00	19:00

このように指定すると,次の表のようなスケジュールでホストが運用されます。

月日	次回電源投入時刻	監視終了開始時刻	制限終了開始時刻	強制終了開始時刻
1/1	8:00	(指定なし)	(指定なし)	(指定なし)
1/2	(指定なし)	3:00	4:00	5:00
1/2	8:00	17:00	18:00	19:00

(b) 年単位で設定する場合

運転スケジュール定義ファイルを年単位で設定する場合のパラメーターの指定例を示します。

(例1)

2002年と2003年のスケジュールを定義する例を次に示します。

# 月/日 2002	曜日	次回電源投入	監視終了開始	制限終了開始	強制終了開始
10/28	*	holiday			
12/31	*	7:00	11:30	11:40	12:00
2003					
8/8	*	8:00	*	*	12:00
+8/8	*	13:00	*	*	17:00

(例2)

月曜日から金曜日の間,次回電源投入時刻を8:00,監視終了開始時刻を21:00, 制限終了開始時刻を22:00,強制終了開始時刻を23:00とし,2002年および 2003年の特定の日だけ異なるスケジュールで運用する例を次に示します。

# 月/日 *	曜日 mon-fri	次回電源投入 8∶00	監視終了開始 21:00	制限終了開始 22∶00	強制終了開始 23∶00
2002					
10/28	*	holiday			
12/31	*	7:00	11:30	11:40	12:00
2003					
8/8	*	8:00	*	*	12:00
+8/8	*	13:00	*	*	17:00

(例3)

2002 年 12 月 30 日から 2003 年 1 月 5 日を運休日に設定する例を次に示します。

# 月/日 2002	曜日	次回電源投入	監視終了開始	制限終了開始	強制終了開始
12/30-1/5	*	holiday			

(4)注意事項

構成定義ファイルに定義した運転スケジュール定義ファイルを指定しない場合,運転 スケジュール定義ファイルで設定したスケジュールは,無効になります。

監視終了開始時刻,制限終了開始時刻,強制終了開始時刻,および次回電源投入日時 に指定できる時刻は,設定時の時刻から次に示す範囲内の時刻です。

監視終了開始時刻	制限終了開始時刻	強制終了開始時刻	次回電源投入時刻
30日23時間59分	30日23時間59分	30日23時間59分	(次月同日同時刻)-1分

例えば,6月20日午前10時00分の次月同日同時刻-1分とは,7月20日午前9時

59分を表します。

スケジュール運用中に次回電源投入時刻に到達した場合,構成定義ファイルおよび運転スケジュール定義ファイルが再度読み込まれ,次回のシステム運転に入ります。

終了処理を開始してから次に電源をオンするまでの時間が次回電源投入余裕時間(構成定義ファイルのpower_on_idle_timeパラメーター)以内の場合,次のように処理されます。

- 監視終了または制限終了の場合 終了処理されません。
- すでに終了処理中の場合 終了処理が中断されます。
 ジョブネットの終了を待つ設定になっている場合, JP1/AJS2の終了処理を中断し, JP1/AJS2を回復します。

クラスタ上で運用している JP1/AJS2 に対してジョブネットの終了を待つ設定に なっている場合は, JP1/AJS2 情報定義ファイル (aomhost_def)に設定されてい る論理ホスト上の JP1/AJS2 の終了処理を中断します。また,論理ホスト上の JP1/ AJS2 の停止と同時に系が切り替わる場合,復旧後も系が切り替わったままの状態 になります。

・ 強制終了の場合

終了処理されません。

監視終了または制限終了が開始されてから終了条件が成立しない場合,次のように処 理されます。

- ・監視終了または制限終了開始時刻から24時間を過ぎた場合 終了処理が継続されます。
- ・ 終了処理中にスケジュール情報で設定した電源投入時刻になった場合 終了処理が中断されて通常運転状態に戻ります。自動運転ユーザーコマンドの電源 投入時刻到達時コマンドが設定されている場合,そのコマンドが実行されます。 ジョブネットの終了を待つ設定になっている場合 JP1/AJS2 の終了処理を中断し, JP1/AJS2 を回復します。

クラスタ上で運用している JP1/AJS2 に対してジョブネットの終了を待つ設定に なっている場合は, JP1/AJS2 情報定義ファイル (aomhost_def)に設定されてい る論理ホスト上の JP1/AJS2 の終了処理を中断します。また,論理ホスト上の JP1/ AJS2 の停止と同時に系が切り替わる場合,復旧後も系が切り替わったままの状態 になります。

APC 社製の無停電電源装置を使っている場合,スケジュール運転の際のホストの停止 から起動までの最長間隔を168時間未満で指定してください。ホストの停止から起動 まで168時間以上の間隔を指定すると,PowerChute plus で設定されている電源投入 時刻にホストの電源がオンになります。

運休日前にホストが終了するように設定していない場合,運休日になってもホストは 運転し続けます。運休日にホストを運転したくない場合は,運休日前にホストの終了 時刻を設定してください。 サマータイムが導入されている環境では,実際にありえない時刻は,指定できません。 設定した時刻が重複した場合,標準時を仮定します。

(5) Windows ホストでエクスポートした運転スケジュール定義ファイル を利用するときの互換性

Windows ホストのカレンダー情報をエクスポートして生成した運転スケジュール定義 ファイルは、そのまま、UNIX ホストでスケジュール情報として使うことができます。

Windows ホストでエクスポートした運転スケジュール定義ファイルを UNIX ホストで利用するときの互換性を次の表に示します。Windows ホストの運転スケジュール定義ファ イルについては、「13.2.1 運転スケジュール定義ファイル」を参照してください。

表 14-5 Windows ホストの運転スケジュール定義ファイルを UNIX ホストで利用する場 合の互換性

Windows ホストの運転スケジュール定義ファイ ルの項目	UNIX ホストで利用できる項目
[年]	1970 ~ 2036 の範囲内であることが必要。
[+]	
月 / 日 特定日の範囲指定(月 / 日 - 月 / 日)の機能はな いので , 特定日を全日分出力する。	
曜日 曜日の範囲指定(曜日 - 曜日)の機能はないの で,曜日を全日分出力する。	
次回電源投入時刻 1	
監視終了開始時刻	「計画終了開始時刻」が出力されるため,必 要に応じて監視終了開始時刻を指定する。
制限終了開始時刻	2 「*」が出力されるため,必要に応じて制限 終了開始時刻を指定する。
強制終了開始時刻	
コメント行 ³	
改行コード	4 UNIX 標準に変更する。

(凡例)

:エクスポートした運転スケジュール定義ファイルの内容を利用できる - :エクスポート後に編集が必要。

注

次に示す項目は,エクスポートした運転スケジュール定義ファイルには含まれませ

ん。UNIX ホストでこれらの項目を使用したい場合は,エクスポートした運転スケ ジュール定義ファイルを編集する必要があります。

- [(+n)]を使用した終了開始時刻の指定
- •構成定義ファイル名の指定
- 継続文字 "¥"

注 1

次回電源投入時刻に「holiday」が指定されている場合,Windowsホストでは,特 定日に運休日を設定します。週単位で運休日を指定する機能は,Windowsホストに はありません。UNIXホストで,必要に応じて設定してください。

注 2

Windows ホストでは,監視終了開始時刻および制限終了開始時刻は,ともに計画終 了開始時刻であるため,制限終了開始時刻は「*」が設定されています。制限終了開 始時刻が必要な場合は,UNIX ホストで設定してください。

注 3

運転スケジュール定義ファイルのエクスポートで,「タイトル行の出力」を指定した 場合,運転スケジュール定義ファイルの先頭行にタイトルをコメント行で出力しま す。

注 4

UNIX ホストと Window ホストでは,運転スケジュール定義ファイルの改行コード に違いがあります。UNIX 用の改行コードに変換してください。なお,運転スケ ジュール定義ファイルを,FTP コマンドを使用してアスキーモードで転送した場合 は,改行コードの変換は不要です。

Windows ホストのカレンダー情報を運転スケジュール定義ファイルにエクスポートする 方法については、「8.1.4(2) 運転スケジュール定義ファイルへのエクスポート方法」を 参照してください。

14.4 他ホストの起動・終了を設定するファイ ル

他ホストの起動・終了を設定する場合に使用するファイルについて説明します。ここで は,次のファイルについて説明します。

- リモート電源連携構成定義ファイル
- リモート電源連携エージェント定義ファイル
- リモート電源連携グループ定義ファイル

14.4.1 リモート電源連携構成定義ファイル

他ホストを起動・終了する場合に,マネージャーホストとエージェントホストで設定す るリモート電源連携構成定義ファイルについて説明します。リモート電源連携構成定義 ファイルの変更内容を有効にするには,JP1/Power Monitor デーモンを再起動してくだ さい。

(1) パラメーターの指定形式

リモート電源連携構成定義ファイルのパラメーターの指定形式を次に示します。

パラメーター名 パラメーターの値

(凡例)

1

- 1 バイト以上の空白文字を指定することを示します。空白文字は,省略できま せん。
- (2) パラメーターの内容

リモート電源連携構成定義ファイルで指定する各パラメーターの内容について説明しま す。

agtdef リモート電源連携エージェント定義ファイル名

リモート電源連携エージェント定義ファイル名を指定します。デフォルトは、「/ usr/lib/jp1_aom/rpw/agt_def」です。 クラスタシステムで運用する場合は、必ず共有ディスク上の「/共有ディスク/

jp1_aom/rpw/agt_def**」を指定してください。**

agtdb リモート電源連携エージェントデータベースファイルのディレクトリ名 リモート電源連携エージェントデータベースファイルのディレクトリ名を指定しま す。リモート電源連携エージェントデータベースファイルには,リモート電源連携 エージェント定義ファイルに記述されたエージェントホスト名が記憶されます。デ

フォルトは、「/usr/lib/jp1_aom/rpw/db」です。 クラスタシステムで運用する場合は、必ず共有ディスク上の「/共有ディスク/ jp1_aom/rpw/db」を指定してください。

active {y|n}

jaomstart コマンドの実行時に JP1/Power Monitor デーモンを自動的に起動する かどうかを「y」または「n」で指定します。デフォルトは,「n」です。マネー ジャーホストでエージェントホストを制御するためには,マネージャーホストと エージェントホストの両方で,このパラメーターの値を「y」に設定する必要があり ます。

У

自動的に JP1/Power Monitor デーモンを起動します。

n

自動的に JP1/Power Monitor デーモンを起動しません。

manager マネージャーホスト名

エージェントホストで,マネージャーホストの名称を255 バイト以内で指定します。 エージェントホストは,ここで指定されたマネージャーホストからの要求だけを処 理します。このパラメーターは,大文字小文字を区別します。 ホスト名には,そのホストで動作している JP1/Base のイベントサーバ名を設定して ください。マネージャーホストが論理ホストの場合は,その論理ホスト上で動作し ている JP1/Base のイベントサーバ名を設定してください。マネージャーホストが物 理ホストの場合は,イベントサーバ名が FQDN 形式で設定されている場合は FQDN 名を設定します。デフォルトのイベントサーバ名が設定されている場合はデ フォルトのイベントサーバ名(hostname コマンドで返されるホスト名)を設定しま す。JP1/Base のイベントサーバ名の設定は,大文字と小文字が区別されます。例え ば、「ABC」と「Abc」は、別のホストとみなされます。JP1/Base のイベントサー バ名については,マニュアル「JP1/Base」を参照してください。 このパラメーターは,エージェントホストで必ず指定してください。このパラメー ターを指定しなかった場合,エージェントホストとしての処理を実行しません。 マネージャーホストで,このパラメーターを指定しないでください。また,自ホス トが論理ホストの場合も,このパラメーターを指定しないでください。論理ホスト 上の JP1/Power Monitor をエージェントとして運用することはできません。論理ホ スト上で運用する場合にこのパラメーターを指定すると, JP1/Power Monitor デー モンの起動時に異常終了します。

timeout 通信打ち切り時間

マネージャーホストとエージェントホスト間の通信の打ち切り時間を指定します。1 ~ 3600(単位:秒)までの数値で指定します。デフォルトは,60です。 マネージャーホストとエージェントホストの両方でこのパラメーターに異なる値を 指定した場合,マネージャーホストで設定した時間が有効になります。 (3) パラメーターの指定例

リモート電源連携構成定義ファイルの指定例を次に示します。

(a) マネージャーホストでの指定例

```
## All Rights Reserved, Copyright (C) 2000, Hitachi,Ltd.
## Licenced Material of Hitachi,Ltd.
# JP1/AOM Remote Power Configuration Definition File
agtdef /usr/lib/jp1_aom/rpw/agt_def
agtdb /usr/lib/jp1_aom/rpw/db
active y
timeout 60
manager
```

(b) エージェントホストでの指定例

```
## All Rights Reserved. Copyright (C) 2000. Hitachi,Ltd.
## Licenced Material of Hitachi,Ltd.
# JP1/AOM Remote Power Configuration Definition File
agtdef /usr/lib/jp1_aom/rpw/agt_def
agtdb /usr/lib/jp1_aom/rpw/db
active y
timeout 60
manager host1
```

14.4.2 リモート電源連携エージェント定義ファイル

エージェントホストを制御するために設定するリモート電源連携エージェント定義ファ イルについて説明します。リモート電源連携エージェント定義ファイルは,マネー ジャーホストで設定します。

リモート電源連携デーモンの起動中にこのファイルの内容を変更した場合,変更内容を すぐに有効にするためには,次のコマンドを実行します。引数の「1」は,小文字の「L」 です。

jaompwagt 1

リモート電源連携デーモンの停止中にこのファイルを変更した場合は,次にリモート電 源連携デーモンを起動した時から変更内容が有効になります。 (1) パラメーターの指定形式

リモート電源連携エージェント定義ファイルのパラメーターの指定形式を次に示します。

パラメーター名 1パラメーターの値

(凡例)

1

1 バイト以上の空白文字を指定することを示します。空白文字は,省略できま せん。

(2) パラメーターの内容

リモート電源連携エージェント定義ファイルで指定する各パラメーターの内容について 説明します。なお,パラメーターの内容に誤りがある場合,誤りのあるエージェントホ ストの定義は無効になります。

制御する電源制御装置へのアクセス方法によって,指定するパラメーターが決まります。 例えば,電源制御装置へのアクセスにモデムを使用する場合は,number パラメーター や password パラメーターなどを指定する必要があります。電源制御装置へのアクセス に LAN を使用する場合は,address パラメーターや snmp_com パラメーターなどを指 定する必要があります。

電源制御装置を使わずにエージェントホストを運用する場合, machine パラメーターだけ指定してください。

machine エージェントホスト名

マネージャーホストで制御するエージェントホスト名を指定します。255 バイト以 内で指定します。マネージャーホストが制御するすべてのエージェントホストを定 義します。

ホスト名には,そのホストで動作している JP1/Base のイベントサーバ名を設定して ください。イベントサーバ名が FQDN 形式で設定されている場合は FQDN 名を設 定します。デフォルトのイベントサーバ名が設定されている場合はデフォルトのイ ベントサーバ名 (hostname コマンドで返されるホスト名)を設定します。JP1/ Base のイベントサーバ名の設定は,大文字と小文字が区別されます。例えば, 「ABC」と「Abc」は,別のホストとみなされます。JP1/Base のイベントサーバ名 については,マニュアル「JP1/Base」を参照してください。 リモート電源連携エージェント定義ファイル内では,machine パラメーターにホス ト名が指定されてから,次のmachine パラメーターを設定するまでが,1台のエー ジェントホストの定義になります。

control 種別

エージェントホストに接続されている電源制御装置の種別を指定します。ctrl_cmd パラメーターで電源制御コマンド名を指定した場合,このパラメーターは,指定で きません。指定できる値を次に示します。 APC

APC 社製の電源制御装置をエージェントホストに接続している場合に指定します。

type 通信手段

エージェントホストに接続されている電源制御装置に対する通信手段を指定します。 ctrl_cmd パラメーターで電源制御コマンド名を指定した場合,このパラメーター は,指定できません。指定できる値を次に示します。

SNMP

control パラメーターに「APC」を指定した場合に指定します。

number 電話番号

エージェントホストにアクセスするための電話番号を指定します。50 バイト以内で 指定します。このパラメーターは,次の場合にだけ指定します。

- ctrl_cmd パラメーターで電源制御コマンド名を指定した場合
- address {IP アドレス | ホスト名 }

エージェントホストに接続されている電源制御装置の IP アドレスまたは電源制御装 置の名称を 255 バイト以内で指定します。

- このパラメーターは次のどちらかの場合にだけ指定します。
- type パラメーターで「SNMP」を指定した場合
- ctrl_cmd パラメーターで電源制御コマンド名を指定した場合

password パスワード

エージェントホストに接続されている電源制御装置に設定されているパスワードを 指定します。8 バイト以内で指定します。

このパラメーターは,次の場合にだけ指定します。

- number パラメーターで電話番号を指定した場合
- snmp_com コミュニティ名

SNMP アダプターに設定したコミュニティ名を指定します。8 バイト以内で指定し ます。

- このパラメーターは,次のどちらかの場合にだけ指定します。
- type パラメーターで「SNMP」を指定した場合
- address パラメーターで IP アドレスまたは電源制御装置の名称を指定した場合
- ctrl_cmd 電源制御コマンド名

エージェントホストの電源制御装置を制御する電源制御コマンド名を指定します。 255 バイト以内で指定します。コマンド名はフルパスで指定してください。 control パラメーターで電源制御装置種別を指定した場合, このパラメーターは指 定できません。

クラスタシステムでエージェントホストの電源を制御する場合,クラスタシステム を構成するすべての物理ホストの同じディレクトリにコマンドを配置してください。 interval 電源オフから電源オンまでの間隔

エージェントホストを強制再起動する場合,電源オフから電源オンまでの間隔を指定します。1から300(単位:秒)の数値で指定します。デフォルトは,15です。 ctrl_cmdパラメーターで電源制御コマンド名を指定した場合,このパラメーターは,指定できません。

channel 機器番号

マネージャーホストからエージェントホストに接続されている電源制御装置を制御 するための識別子である機器番号を指定します。このパラメーターを省略した場合 は,すべての機器番号の電源制御装置を処理の対象にするとみなします。 このパラメーターは,ctrl_cmdパラメーターで電源制御コマンド名を指定した場 合にだけ指定できます。

timeout コマンド実行打ち切り時間

エージェントホストを制御するコマンドの実行を打ち切るまでの時間を指定します。 1から600(単位:秒)の数値で指定します。デフォルトは,300です。

このパラメーターは, ctrl_cmd パラメーターで電源制御コマンド名を指定した場合にだけ指定できます。

retry リトライ回数

エージェントホストを制御するコマンドが異常終了した場合にリトライする回数を 指定します。0から10(単位:回)の数値で指定します。デフォルトは,0(リトラ イなし)です。

このパラメーターは, ctrl_cmd パラメーターで電源制御コマンド名を指定した場合にだけ指定できます。

delay 猶予時間

電源制御コマンドを使用する場合に,実際に制御するまでの猶予時間を指定します。 1から600(単位:秒)までの数値で指定します。デフォルトは,0です。 このパラメーターは,ctrl_cmdパラメーターで電源制御コマンド名を指定した場 合にだけ指定できます。

このパラメーターは, 猶予時間を指定できない電源制御装置では, 無視されます。

(3) パラメーターの指定例

リモート電源連携エージェント定義ファイルの指定例を次に示します。

host1 の定義	machine control type address snmp_com	host1 APC SNMP 194.5.81.88 Power	#IPアドレス #SNMPのコミュニティ名
host2 の定義	machine ctrl_cmd address snmp_com	host2 /usr/lib/jp1_aom/rm_shutdown 111.111.111.111 private	#無停電電源装置制御コマンド名

次に,エージェントホストで使用している電源制御装置ごとに指定例を示します。

(a)日立製作所製の無停電電源装置を接続したエージェントホストの場合

日立製作所製の無停電電源装置を接続したエージェントホストの指定例を次に示します。

リモート電源連携ログファイル「/usr/lib/jp1_aom/log/エージェントホスト名 .rpwlog」に,デバッグ情報が出力されます。

machine host1 ctrl_cmd /usr/lib/jp1_aom/rm_shutdown address 111.111.111 snmp_com private

(b) APC 社製の SNMP アダプターを接続したエージェントホストの場合

APC 社製の SNMP アダプターを接続したエージェントホストの指定例を次に示します。 デフォルトでは, APC 社製 SNMP アダプターに対するマネージャーホストからの電源 オン要求は, 10 秒間隔で3回リトライします。

machine host1 control APC type SNMP address 111.111.111 snmp_com private

(c) ISA 社製の無停電電源装置を接続したエージェントホストの場合

ISA 社製の無停電電源装置を接続したエージェントホストの指定例を次に示します。リ モート電源連携ログファイル「/usr/lib/jp1_aom/log/エージェントホスト名 .rpwlog」に,デバッグ情報が出力されます。

machine host1
ctrl_cmd /usr/lib/jp1_aom/isapmdasw
address 111.111.111

(d) ジリオン・ネットワークス社製の PSS-108 を接続したエージェントホストの場合

ジリオン・ネットワークス社製の PSS-108 を接続したエージェントホストの指定例を次に示します。

machine host1 ctrl_cmd /usr/lib/jp1_aom/rm_shutdown address 111.111.111 channel 1 snmp_com public

(e) 日立製作所製の遠隔電源制御装置(THE-RP-0010)を接続したエージェントホスト の場合

日立製作所製の遠隔電源制御装置を接続したエージェントホストの指定例を次に示します。

リモート電源連携ログファイル「/usr/lib/jp1_aom/log/rpc_rmt.log」に,デ バッグ情報が出力されます。

machine host1 ctrl_cmd /usr/lib/jpl_aom/rmt_shutdown address 111.111.111

(f) 山洋電気社製の無停電電源制御装置を接続したエージェントホストの場合

山洋電気社製の無停電電源制御装置を接続したエージェントホストの指定例を次に示し ます。

machine host1 ctrl_cmd /usr/lib/jp1_aom/rm_shutdown address 111.111.111 channel 1

(g) 電源制御装置を制御するコマンドを作成した場合

電源制御装置のメーカーから提供されたコマンドで,実行できない制御をした場合に, 電源制御装置を制御するコマンドを作成します。この場合の指定例を次に示します。「電 源制御コマンド名」には,ユーザーが作成した電源制御コマンド名をフルパス名で記述 します。リモート電源連携ログファイル「/usr/lib/jp1_aom/log/エージェントホス ト名.rpwlog」に,デバッグ情報が出力されます。電源制御装置を制御するコマンドに ついては,「6.1.7 電源制御装置を制御するコマンドを作成する」を参照してください。

machine	host1
ctrl_cmd	電源制御コマンド名
address	111.111.111.111
snmp_com	private

14.4.3 リモート電源連携グループ定義ファイル

エージェントホストをグループ化して起動・終了したい場合に設定するリモート電源連 携グループ定義ファイルについて説明します。

(1) パラメーターの指定形式

リモート電源連携グループ定義ファイルのパラメーターの指定形式を次に示します。

パラメーター名 パラメーターの値

(凡例)

1

1 バイト以上の空白文字を指定することを示します。空白文字は,省略できま

せん。

(2) パラメーターの内容

リモート電源連携グループ定義ファイルで指定する各パラメーターの内容について説明 します。

group エージェントホスト名

グループに登録するエージェントホスト名を「,」で区切って指定します。一つのホ スト名は,255 バイトまでで指定します。パラメーター全体では,1行で500 バイ トまで指定できます。1行が500 バイトを超える場合は,次に示すように複数行に 分けて記述してください。

ここで指定するエージェントホストは,リモート電源連携エージェント定義ファイ ルのmachine パラメーターに定義されているホスト名です。

エージェントホストは、このパラメーターに指定した順番で起動します。

エージェントホスト HOST1 ~ HOST48 をグループに登録する場合の指定例を次に 示します。

group HOST1,HOST2,HOST3,...HOST25 group HOST26,...HOST48

pwon_wait 起動待ち時間

前のエージェントホストの起動が完了するのを待ってから,次のエージェントホストを起動するまでの待ち時間を指定します。0から3,600(単位:秒)の数値で指定します。デフォルトは,300です。0を指定した場合は,前のエージェントホストの起動の完了を待ちません。

このパラメーターを重複して指定した場合は,後ろに指定した値が有効になります。

type {monitor | restrict | force}

マネージャーホストと連動してエージェントホストを終了するときの終了種別を指定します。このパラメーターを重複して指定した場合は,後ろに指定した値が有効になります。指定できる値は次のうちの一つです。デフォルトは,forceです。

monitor

エージェントホストを監視終了する場合に指定します。

restrict

エージェントホストを制限終了する場合に指定します。

force

エージェントホストを強制終了する場合に指定します。

pwoff_wait 終了待ち時間

エージェントホストの終了待ち時間を指定します。0から3,600(単位:秒)までの 数値で指定します。デフォルトは,300です。0を指定した場合は,エージェントホ ストの終了処理を待たないで,マネージャーホストの終了処理を開始します。 このパラメーターを重複して指定した場合は,後ろに指定した値が有効になります。 (3) パラメーターの指定例

リモート電源連携グループ定義ファイルの指定例を次に示します。

group pwon_wait type pwoff_wait	HOST1,HOST2,HOST3 180 monitor 600	
--	--	--

指定例のように設定した場合,グループ化したエージェントホストは,次のように起動・ 終了します。処理の流れを次の図に示します。 図 14-1 グループ化したエージェントホストの起動・終了の流れ

グループ化したエージェントホストを起動する流れ



グループ化したエージェントホストを終了する流れ



(凡例)

---->:マネージャーホストからの要求 ---->:エージェントホストからの通知

15 JUNE

この章では, JP1/Power Monitor で使うコマンドの文法につい て説明します。

コマンドの記述形式
 コマンド一覧
aompwcon(Windows 限定)
aomschbk(Windows 限定)
aomschrs(Windows 限定)
jaomajs2confset(UNIX 限定)
jaombkdef(UNIX 限定)
 jaomchang(UNIX 限定)
jaomchecc(UNIX 限定)
jaomchecs(UNIX 限定)
jaomdelagt(UNIX 限定)
jaomlgrpwstart(UNIX 限定)
jaomlgrpwstop(UNIX 限定)
 jaomovsd(UNIX 限定)
 jaomovsup(UNIX 限定)
jaompwagt

jaompwgrp(UNIX 限定)

jaomrsdef(UNIX 限定)	
jaomshowi	
jaomshows(UNIX 限定)	
jaomstart(UNIX 限定)	
jaomstop(UNIX 限定)	
 jp1pw_setup_cluster(UNIX 限定)	
jpw_def_set	
jpw_killall.cluster(UNIX 限定)	
jpw_rpw_status	
jpw_start.cluster(UNIX 限定)	
jpw_stop.cluster(UNIX 限定)	
jpwcalexp(Windows 限定)	
jpwcalimp(Windows 限定)	
 jpwconfigset(Windows 限定)	
jpwenvset(Windows 限定)	
jpwupskindset(Windows 限定)	
pwajs2stp_grp(UNIX 限定)	

コマンドの記述形式

JP1/Power Monitor のコマンドの説明で使用する記号および文法について説明します。

コマンドの説明で使用する記号

JP1/Power Monitor のコマンドの説明で使用する記号を次の表に示します。

表 15-1 コマンドの説明で使用する記号

記号	意味
 (ストローク)	複数の項目に対し , 項目間の区切りを示し , 「または」の意味を示す。 例 「A B C」は ,「A , Bまたは C」を示す。
{ }	この記号で囲まれている複数の項目の中から,必ず1組の項目を選択することを示 す。項目の区切りは で示す。 例 {A B C}は,「A, BまたはCのどれかを指定する」ことを示す。
[]	この記号で囲まれている項目は,任意に指定することを示す。省略することもでき る。 複数の項目が記述されている場合には,すべてを省略するか,どれか一つを選択す る。 例 [A]は,「何も指定しない」か「Aを指定する」ことを示す。 [B C]は,「何も指定しない」か「BまたはCを指定する」ことを示す。
… (点線)	この記号の直前に示された項目を繰り返して複数個指定できることを示す。 例 「A,B,」は,「Aの後ろにBを必要個数指定する」ことを示す。
0	0 バイト以上の空白文字を指定することを示す。空白文字は,省略できる。 例 「A ₀ B」は,「AとBの間に空白文字を指定または省略する」ことを示す。
1	1 バイト以上の空白文字を必ず指定することを示す。空白文字は,省略できない。 例 「A ₁ B」は,「AとBの間に空白文字を指定する」ことを示す。

コマンドの説明で使用する文法規則

JP1/Power Monitor のコマンドの説明で使用する文法について説明します。

一つのオプションに,引数を複数指定するときは,空白文字で区切って指定します。

引数に任意の値を指定する場合,オプションは任意の値よりも先に指定します。例えば,-aオプションで引数 host1を指定する場合,-aを先に指定してから host1を 指定します。任意の値を先に指定すると,以降はすべて任意の値とみなされます。

オプションが複数あるときの指定順序は自由です。

引数のないオプションに引数を指定した場合,その引数以降を任意の値とみなします。

期待しないオプションが指定された場合,エラーになります。 期待以上の任意名が指定された場合,エラーになります。 同じオプションが複数指定された場合,エラーになります。

引数とオプションの定義

JP1/Power Monitor のコマンドの説明で使う引数の定義およびオプションの定義につい て説明します。jaomchang コマンドを例に説明します。

jaomchang -c 監視終了開始日時

「-c」だけを指すときは、「オプション」と呼びます。

「監視終了開始日時」だけを指すときは、「引数」と呼びます。

「-c 監視終了開始日時」全体を指すときは、「引数」と呼びます。

「監視終了開始日時」のように、引数に任意の値を入力する場合は、太字で示します。

コマンド一覧

JP1/Power Monitor で使うコマンド一覧を,次の表に示します。

表 15-2 JP1/Power Monitor で使うコマンド

コマンド名	機能	サポート OS		実行権限
		Windows	UNIX	
aompwcon	自ホストを計画終了,強制終了, または再起動する。		×	Administrators
aomschbk	スケジュール情報を退避する。		×	なし
aomschrs	退避したスケジュール情報を回復 する。		×	Administrators
jaomajs2confset	JP1/AJS2 と連携する場合に必要 な環境を設定する。	×		スーパーユーザー
jaombkdef	定義ファイルを退避する。	×		スーパーユーザー
jaomchang	構成定義ファイルと運転スケ ジュール定義ファイルに設定され た内容を一時的に変更する。	×		スーパーユーザー
jaomchecc	構成定義ファイルで設定した内容 の妥当性をチェックする。	×		なし
jaomchecs	運転スケジュールファイルで設定 した内容の妥当性をチェックする。	×		なし
jaomdelagt	エージェントホストを削除する。	×		スーパーユーザー
jaomlgrpwstart	クラスタシステムで,リモート電 源連携マネージャーデーモンを起 動する。	×		スーパーユーザー
jaomlgrpwstop	クラスタシステムで,リモート電 源連携マネージャーデーモンを終 了する。	×		スーパーユーザー
jaomovsd	JP1/Cm2 または HP OpenView と 連携する場合, JP1/Cm2 または HP OpenView のエージェントに ある JP1/Power Monitor の状態 を, JP1/Cm2 または HP OpenView のマネージャーへ通知 する。	×		なし
jaomovsup	JP1/Cm2 または HP OpenView と 連携する場合の環境設定をする。	×		スーパーユーザー
jaompwagt	エージェントホストを起動・終了 する。			Windows : Administrators UNIX : スーパー ユーザー

コマンド名	機能	サポー	⊦ os	実行権限
		Windows	UNIX	-
jaompwgrp	グループ化したエージェントホス トを起動・終了する。	×		-
jaomrsdef	退避した定義ファイルを回復する。	×		スーパーユーザー
jaomshowi	スケジュール情報を表示する。			なし
jaomshows	運転スケジュール定義ファイルに 設定した内容を標準出力ファイル に出力する。	×		なし
jaomstart	JP1/Power Monitor デーモンを起 動する。	×		スーパーユーザー
jaomstop	JP1/Power Monitor デーモンを停 止する。	×		スーパーユーザー
jp1pw_setup_clu ster	論理ホストで運用する JP1/Power Monitor の動作環境を設定する。	×		スーパーユーザー
jpw_def_set	クラスタシステムでの論理ホスト 名の取得方法を設定する。			Windows : Administrators UNIX : スーパー ユーザー
jpw_killall.clu ster	クラスタシステムで動作する JP1/ Power Monitor を強制的に終了す る。	×		スーパーユーザー
jpw_rpw_status	クラスタシステムで運用している 場合に,リモート電源連携マネー ジャー機能の起動状態を確認する。			Windows : Administrators UNIX : スーパー ユーザー
jpw_start.clust er	クラスタシステムで JP1/Power Monitor を起動する。	×		スーパーユーザー
jpw_stop.cluste r	クラスタシステムで JP1/Power Monitor を終了する。	×		スーパーユーザー
jpwcalexp	運転スケジュールファイルをエク スポートする。		×	Administrators
jpwcalimp	運転スケジュールファイルをイン ポートする。		×	Administrators
jpwconfigset	JP1/AJS2 と連携する場合に必要 な環境を設定する。		×	Administrators
jpwenvset	電源制御装置を制御するプログラ ム名,およびホストを計画終了す る場合のオプションを設定する。 また,グループ化したエージェン トホストをマネージャーホストと 連動して終了する場合にも実行す る。		×	Administrators

コマンド名	機能	サポート OS		実行権限
		Windows	UNIX	
jpwupskindset	電源制御装置の環境を設定する。		×	Administrators
pwajs2stp_grp	JP1/Power Monitor の監視終了時 に JP1/AJS2 マネージャーを計画 終了させてから,グループ化した エージェントホストを終了するよ うに設定する。	×		-

(凡例)

- :サポートしています。
- ×:サポートしていません。
- :コマンドラインからは実行できません

注

コマンドラインから直接実行できないコマンドです。

JP1/Power Monitor では,シェルスクリプト内でだけ使用できるコマンドを用意しています。シェルスクリプト内でだけ使用できるコマンドを次に示します。この章では,これらのコマンドについて説明しません。表中に記載された個所を参照してください。

表 15-3 シェルコマンド内でだけ使用できるコマンド

コマンド名	機能	サポート	- OS	実行権限
		Windows	UNIX	
jaomajs2status	コマンドを実行したホストで運用 されている JP1/AJS2 の状態を 調査する。 (詳細については「11.3.2(3)(a) jaomajs2status コマンド」を参 照)	×		-
jaomajs2stop	コマンドを実行したホストで運用 されている JP1/AJS2 - Manager を計画終了する。 (詳細については「11.3.2(3)(b) jaomajs2stop コマンド」を参照)	×		-

(凡例)

- :サポートしています。
- ×:サポートしていません。
- :コマンドラインからは実行できません

aompwcon (Windows 限定)

形式

```
aompwcon [/s]
[/f]
[/r]
[/1:次回電源投入時刻]
```

機能

aompwcon コマンドは,自ホストを計画終了,強制終了,または再起動するコマンドで す。また,ホストのシャットダウン後の次回電源投入時刻を設定できます。

実行権限

Administrators 権限

格納先ディレクトリ JP1PWパス¥bin

引数

/s

自ホストを計画終了します。計画終了の終了条件は,[環境設定]ダイアログボックスま たは jpwenvset コマンドで設定した内容に従います。このオプションは,/fオプショ ンと同時に指定できません。/sオプションを省略した場合,/fオプションを設定した ものとみなし,ホストを強制終了します。

/f

自ホストを強制終了します。このオプションは,/sオプションと同時に指定できません。

/r

自ホストを強制終了したあと,再起動します。このオプションは,/sオプションまたは /1オプションと同時に指定できません。

/1:次回電源投入時刻

次回自ホストを起動する時刻を「YYYYMMDDHHMM」形式で設定します。例えば, 2001 年 7 月 31 日午前 8 時 30 分に自ホストを起動したい場合,「/1:200107310830」 と指定します。

このオプションを指定しない場合,自ホストのスケジュールで設定した時刻に起動します。スケジュールにも起動時刻を設定していない場合,自ホストは,起動しません。このオプションは,/rオプションと同時に指定できません。

注意事項

このコマンドを実行する場合, JP1/Base Control Service サービスが起動していること が必要です。JP1/Base Control Service サービスを起動しないでこのコマンドを実行す ると, エラーになります。

戻り値

0	コマンドが正常終了しました。
1	引数に誤りがあります。
2	ホストの電源をオフするのに必要なプログラムがありません。
3	JP1/Base Control Service サービスが起動していないため実行できません。
4	コマンドの実行権限がありません。
99	システムエラーが発生しました。

使用例

ホストを計画終了したあと,2001年7月31日午前8時30分に電源をオンにします。

aompwcon /s /1:200107310830

aomschbk (Windows 限定)

形式

aomschbk "退避ファイル名" [/u]

機能

aomschbk コマンドは, 自ホストのスケジュール情報を退避するコマンドです。

実行権限

なし

格納先ディレクトリ JP1PWパス¥bin

引数

退避ファイル名

スケジュール情報を退避するファイル名を指定します。ファイル名は,拡張子「.sbk」 なしでも指定できます。この引数は省略できません。

/u

退避先に同じ名前のファイルがあった場合,上書きします。退避先に同じ名前のファイルがある場合,このオプションを省略してコマンドを実行すると,エラーになります。

注意事項

スケジュール情報を退避するときは, JP1/Base Control Service サービスを停止して, スケジュールの運用を停止してください。

戻	1)	値
\mathcal{N}		

0(正常終了)	スケジュール情報を退避しました。
2	メモリーが不足しています。
3	ディスク領域が不足しています。
4	入出力エラーが発生しました。
5	引数に誤りがあります。
6	ファイルが使用されています。
7	同一名称の退避したファイルがあります。
8	ディスクが書き込み禁止状態です。
9	スケジュール機能が動作中です。
10	アクセスが拒否されました。
99	システムエラーが発生しました。

使用例

スケジュール情報をファイル「C:¥Program Files¥Hitachi¥JPlPowerMonitor¥Pwroot¥pwsch.sbk」に退避します。

aomschbk "C:\Program Files\Hitachi\JPlPowerMonitor\Pwroot\pwsch"

aomschrs (Windows 限定)

形式

aomschrs "退避ファイル名"

機能

aomschrs コマンドは,退避したスケジュール情報を回復するコマンドです。回復した スケジュール情報は,それまでのスケジュール情報に上書きされます。

実行権限

Administrators 権限

格納先ディレクトリ

JP1PWパス¥bin

引数

退避ファイル名

回復したいファイル名をフルパスで指定します。ファイル名は,拡張子「.sbk」なしで も指定できます。この引数は省略できません。

注意事項

退避したファイルを回復する前に, JP1/Base Control Service サービスを停止してくだ さい。回復処理が完了したあと, JP1/Base Control Service サービスを起動すると,回 復したスケジュール情報が有効になります。

戻	IJ	値
---	----	---

0(正常終了)	スケジュール情報を回復しました。
1	JP1/Base Control Service サービスが起動しています。
2	ディスク領域が不足しています。
3	入出力エラーが発生しました。
4	引数に誤りがあります。
5	退避したファイルが見付かりません。
6	ファイルが使用されています。
7	スケジュール機能が動作中です。
8	アクセスが拒否されました。
9	コマンドの実行権限がありません。
99	システムエラーが発生しました。

使用例

ファイル「C:¥Program Files¥Hitachi¥JP1PowerMonitor¥Pwroot¥pwsch.sbk」 を回復します。

aomschrs "C:¥Program Files¥Hitachi¥JPlPowerMonitor¥Pwroot¥pwsch"

jaomajs2confset (UNIX 限定)

形式

jaomajs2confset [-h 論理ホスト名]

機能

jaomajs2confset コマンドは, JP1/AJS2 と連携して, JP1/AJS2 でホストの電源を制 御する場合に必要な環境を設定します。

JP1/Power Monitor と JP1/AJS2 を連携して使用する場合には, JP1/Base, および JP1/ AJS2 のインストールとセットアップが完了したあとに,必ずこのコマンドを実行してく ださい。

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ /usr/bin/jp1_aom/

引数

-h 論理ホスト名

クラスタシステムを利用している JP1/AJS2 と連携する場合,論理ホスト名を指定しま す。論理ホスト名は,255 文字以内で指定してください。このオプションを省略した場 合,物理ホスト名を指定したとみなします。

JP1/Power Monitor と JP1/AJS2 を連携して使用する場合には, JP1/Power Monitor の インストール, および JP1/Base のセットアップを実行したあとに,必ずこのコマンドを 実行してください。

注意事項

-h 以外のオプションを指定してコマンドを実行すると,エラーになります。

-h オプションを指定する場合,論理ホスト名を省略してコマンドを実行するとエラーになります。

このコマンドを実行すると,共通定義情報が変更されます。論理ホスト名を指定して このコマンドを実行した場合は,実行系と待機系で共通定義情報を一致させてくださ い。共通定義情報を一致させる手順については,「7.4.6 共通定義情報を変更したと きの作業」を参照してください。

戻り値

0	コマンドが正常終了しました。
0 以外	エラーが発生しました。エラーの内容に応じてメッセージを出力します。

使用例

(例1)

JP1/AJS2 と連携するために必要な環境を設定します。

jaomajs2confset

(例2)

論理ホスト HOST2 に対する定義情報を設定します。

jaomajs2confset -h HOST2

jaombkdef (UNIX 限定)

形式

jaombkdef [-s] [-u] 退避ファイル名

機能

jaombkdef コマンドは , 自ホストの定義ファイルを tar 形式のファイルに退避するコマ ンドです。

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

/usr/bin/jp1_aom/

引数

-s

定義ファイルを退避します。このオプションを指定すると,次のファイルと構成定義 ファイルのパラメーターを退避します。退避できるファイルと構成定義ファイルのパラ メーターを次の表に示します。

表 15-4 -s オプションで退避できるファイルと構成定義ファイルのパラメーター

退避できるファイル		構成定義ファイルのパラメー ター
運転スケジュール定義ファイル		schedule_file
自動運転ユーザーコマンド	自動運転開始時コマンド	aom_start_rc
	自動システム終了前コマンド	system_terminate_rc
	終了条件監視コマンド	monitor_rc
	機能制限コマンド	restrict_rc
	電源投入時刻到達時コマンド	power_on_time_rc

-sオプションを指定しなかった場合,次のファイルだけが退避されます。

- 自動起動用シェルスクリプトファイル
- 自動起動用シェルスクリプトファイルで設定した構成定義ファイル
- JP1/AJS2 情報定義ファイル

-u

退避先に同じ名前のファイルがあった場合,上書きします。退避先に同じ名前のファイルがある場合,このオプションを省略してコマンドを実行すると,エラーになります。
退避ファイル名

定義ファイルを退避する退避先のファイル名を指定します。

注意事項

定義ファイルを退避する前に, jaomstop コマンドで JP1/Power Monitor デーモンを 停止して, 定義情報の運用を停止してください。

運転スケジュール定義ファイルは,構成定義ファイルにファイル名が定義され,その ファイルが作成されている場合に退避されます。

運転スケジュール定義ファイルで日次構成定義ファイル名を設定している場合,それ らの構成定義ファイルと,その中に定義された定義ファイルも退避されます。

定義ファイルを退避する場合,自動起動用シェルスクリプトファイルで,JP1/Power Monitor デーモンが自動起動されるように設定してください。JP1/Power Monitor デーモンを自動起動に設定する方法については,「6.1.9 デーモンを自動起動・自動 停止に設定する」を参照してください。

自動起動用シェルスクリプトファイルをエディターで編集する場合,jaomstartコマンドの記述を削除したり,jaomstartコマンドを複数行にわたって記述したりしないでください。jaomstartコマンドを複数行にわたって記述すると,構成定義ファイル名の指定がないものとみなされ,標準構成定義ファイル「/usr/lib/jp1_aom/conf」が退避されます。

jaombkdef コマンドの実行中に「/tmp/jaombkdef.work」というワークファイルが 作成されます。このファイルは,コマンド終了時に削除されます。このファイルを操 作しないでください。

戻り値

0(正常終了)	定義ファイルを退避しました。
0 以外	エラーが発生しました。

補足事項

退避ファイルの内容を確認するには, tar コマンドを実行します。tar コマンドの使用例 を次に示します。

tar tvf 退避ファイル名

使用例

次のファイルを,退避ファイル「/bkup/jp1aom/bkupfile」に上書きして退避しま す。

- 自動起動用シェルスクリプトファイル
- 自動起動用シェルスクリプトファイルで設定した構成定義ファイル

- 構成定義ファイルで設定した運転スケジュール定義ファイル
- 自動運転ユーザーコマンド
- ・ JP1/AJS2 情報定義ファイル

jaombkdef -s -u /bkup/jplaom/bkupfile

jaomchang(UNIX 限定)

形式

jaomchang [-b {y|n|r}] [-c {監視終了開始日時|now|none}] [-r {制限終了開始日時|now|none}] [-f {強制終了開始日時|now|none}] [-n {次回電源投入日時|none}]

機能

jaomchang コマンドは, JP1/Power Monitor デーモンの起動中に,構成定義ファイルと 運転スケジュール定義ファイルに設定されている内容を一時的に変更し,ホストを起動・ 終了する日時を変更するコマンドです。ホストを起動・終了する日時を変更できる範囲 は,コマンドを実行する日から1か月先の日時までです。引数を必ず一つ以上指定して ください。

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ /usr/bin/jp1_aom/

引数

 $-b \{y|n|r\}$

ホストのシャットダウン後の処理を指定します。このオプションの各引数の説明を次に 示します。

У

ホストの電源をオフにします。

n

シングルユーザーモードにします。ホストの OS が Solaris の場合は,シングルユー ザーモードに切り替えられません。

r

ホストを再起動します。

-c { 監視終了開始日時 | now | none }

監視終了の開始日時を変更する場合,または取り消す場合に指定します。この引数は, 監視終了処理中,制限終了処理中,および強制終了処理中は指定できません。

監視終了開始日時

監視終了の開始日時を「[月/日.]時:分」の形式で指定します。例えば,7月31 日午後11時30分を指定する場合,「7/31.23:30」と指定します。各オプション は,次の範囲で指定します。0から9を指定する場合,先頭に0を指定できます。

- 月(1~12)
- 日(1~31)
- 時(0~23)
- 分(0~59)

月 / 日. を省略した場合,当日の日付を仮定します。そのため,現在時刻より前の時 刻を指定した場合は,エラーになります。

now

すぐに監視終了を開始します。この引数を指定した場合,制限終了および強制 終了は,運転スケジュール定義ファイルに設定されている日時に開始します。

none

指定した監視終了開始日時を取り消します。

-r {制限終了開始日時 | now | none }

制限終了の開始日時を変更する場合,または取り消す場合に指定します。この引数は, 制限終了処理中,および強制終了処理中は指定できません。

制限終了開始日時

制限終了開始日時を「[月/日.]時:分」の形式で指定します。例えば,7月31日 午後11時30分を指定する場合,「7/31.23:30」と指定します。

各オプションは,次の範囲で指定します。0から9を指定する場合,先頭に0を指 定できます。

- 月(1~12)
- 日(1~31)
- 時(0~23)
- 分(0 ~ 59)

月 / 日.を省略した場合,当日の日付を仮定します。そのため,現在時刻より前の時 刻を指定した場合は,エラーになります。

now

すぐに制限終了を開始します。この引数を指定した場合,監視終了開始日時は,取 り消されます。また,強制終了は,運転スケジュール定義ファイルに設定されてい る日時に開始します。

none

指定した制限終了開始日時を取り消します。

-f { 強制終了開始日時 | now | none }

強制終了の開始日時を変更する場合,または取り消す場合に指定します。この引数は, 強制終了処理中は指定できません。

強制終了開始日時

強制終了の開始日時を「[月/日.]時:分」の形式で指定します。例えば,7月31

日午後 11 時 30 分を指定する場合 ,「7/31.23:30」と指定します。

各オプションは,次の範囲で指定します。0から9を指定する場合,先頭に0を指 定できます。

月(1~12)

- 日(1~31)
- 時(0~23)
- 分(0 ~ 59)

月 / 日.を省略した場合,当日の日付を仮定します。そのため,現在時刻より前の時 刻を指定した場合は,エラーになります。

now

すぐに強制終了を開始します。この引数を指定した場合,監視終了開始日時および 制限終了開始日時は,取り消されます。

none

指定した強制終了開始日時を取り消します。

-n {次回電源投入日時 | none }

次回の電源投入日時を変更する場合,または取り消す場合に指定します。この引数は, JP1/Power Monitor デーモンが起動されていなくても,ハードウェアに電源投入予約機 構があれば,有効になります。

次回電源投入日時

次回の電源投入日時を「[月/日.]時:分」の形式で指定します。例えば,7月31 日午前8時30分を指定する場合,「7/31.8:30」と指定します。

各オプションは,次の範囲で指定します。0から9を指定する場合,先頭に0を指 定できます。

- 月(1~12)
- 日(1~31)
- 時(0~23)
- 分(0~59)

月 / 日.を省略した場合,当日の日付を仮定します。そのため,現在時刻より前の時 刻を指定した場合は,エラーになります。

none

指定した次回の電源投入日時を取り消します。

注意事項

強制終了処理中にこのコマンドを実行しないでください。 強制終了処理中は,変更が有効になる前にシャットダウンされる可能性があります。 また,強制終了処理中に次回電源投入時刻を変更した場合は,シャットダウン処理が 中止されることがあります。

その場合, JP1/Power Monitor は変更された次回電源投入時刻まで強制終了状態で待

機し,変更後の次回電源投入時刻に,構成定義ファイルおよびスケジュール定義ファ イルを再度読み込み,以降のスケジュールに従い運用します。また,ジョプネットの 終了を待つ設定になっている場合,JP1/AJS2の終了処理を中断し,JP1/AJS2を起動 します。

引数を必ず一つ以上指定してください。

-c, -r, -f, および -n オプションの各引数は, 次の関係になるように指定します。 次回電源投入日時>強制終了開始日時>制限終了開始日時>監視終了開始日時

- c , - r , および - f オプションで now を指定する場合 , - f , - r , - c の順で処理が優 先されます。

複数の引数を同時に指定した場合,どれか一つでも誤ると,指定項目すべてが無効に なります。

このコマンドの実行時より過去の日時を指定した場合,エラーになります。

監視終了中に -c オプションを指定すると,エラーになります。

制限終了中に -c または -r オプションを指定すると, エラーになります。

強制終了中に -c, -r, または -f オプションを指定すると, エラーになります。

サマータイムが導入されている場合,-c,-r,-f,および-nオプションの各引数 で,実在しない時刻は指定できません。重複する時刻が指定された場合,標準時間帯 の時刻を指定したものとみなします。

運転スケジュール定義ファイルで指定している時刻と, jaomchang コマンドで指定す る時刻の間隔が,次の間隔よりも大きくなるとエラーになります。

監視開始時刻	制限開始時刻	強制終了時刻	次回電源投入時刻
30日23時間59分	30日23時間59分	30日23時間59分	(次月同日同時刻) - 1分

例えば,6月20日午前10時00分の次月同日同時刻-1分とは,7月20日午前9時 59分を表します。

連携するプログラムに対する終了監視を行っている場合で,終了処理中にスケジュー ル情報の一時的な変更操作,またはJP1/Power Monitorの停止操作を実行した場合, 実行の完了に時間が掛かることがあります。

戻り値

0	コマンドが正常終了しました。
0 以外	エラーが発生しました。

使用例

すぐにホストを強制終了します。また,次回の電源投入日時を7月1日午前9時に指定します。

jaomchang -f now -n7/1.09:00

jaomchecc (UNIX 限定)

形式

jaomchecc 構成定義ファイル名

機能

jaomchecc コマンドは,構成定義ファイルで設定した内容について,文法および内容の 妥当性をチェックするコマンドです。構成定義ファイルに誤りがあった場合は,標準エ ラー出力ファイルにエラー情報を出力します。

実行権限

なし

格納先ディレクトリ

/usr/bin/jp1_aom/

引数

構成定義ファイル名

チェックしたい構成定義ファイル名を指定します。

注意事項

構成定義ファイルの内容がコメントだけまたは空白だけの場合は,エラーメッセージ を出力します。

連携するプログラムに対する終了監視を行っている場合で,終了処理中にスケジュール情報の一時的な変更操作,またはJP1/Power Monitorの停止操作を実行した場合, 実行の完了に時間が掛かることがあります。

戻り値

0(正常終了)	構成定義ファイルに誤りはありませんでした。
0 以外	エラーが発生しました。

使用例

構成定義ファイル「/usr/aom/conf1」の内容をチェックします。

jaomchecc /usr/aom/conf1

jaomchecs(UNIX 限定)

形式

jaomchecs [-mチェック開始年月日 [-チェック終了年月日]] 運転スケジュール定義ファイル名 > 出力先ファイル名

機能

jaomchecs コマンドは,運転スケジュール定義ファイルで設定した内容について,文法 および内容の妥当性をチェックするコマンドです。文法チェックは,ファイル全体が対 象になりますが,内容のチェックは,-mオプションで指定した範囲だけが対象になりま す。文法チェックで誤りがあった場合は,内容のチェックは実施されません。内容の チェック結果は,-mオプションで指定した範囲について標準出力ファイルに出力できま す。この出力結果で,定義情報が実際の運用日時と合っているか確認できます。誤りを 検出した場合は,標準エラー出力ファイルにエラー情報を出力します。

実行権限

なし

格納先ディレクトリ

/usr/bin/jp1_aom/

引数

-mチェック開始年月日 [-チェック終了年月日]

チェックの対象とする期間を指定します。「-チェック終了年月日」を省略した場合は, 「チェック開始年月日」に指定した日のスケジュールだけをチェックします。

チェック開始年月日およびチェック終了年月日は、それぞれ次の形式で指定します。

•[[年/]月/]日

[年/]月/(指定した月の一日から末日までを表します)

年,または月を省略した場合,次の値を取ります。

開始年月日の場合

年:コマンドを実行した年

月:コマンドを実行した月

終了年月日の場合

年:終了年月日に指定されている月 / 日が開始年月日の月 / 日よりあとの日付であ る場合は,開始年月日と同じ年を表します。そうでない場合は,開始年月日の翌年 を表します。

月:終了年月日に指定されている日が開始年月日の日よりあとの月日である場合は, 開始年月日と同じ月を表します。そうでない場合は,開始年月日の翌月を表します。

年,月,日には,それぞれ2バイト以内の数値を指定します。年には,00~36の数値

が指定できます。それぞれの数値は2000年から2036年を表します。

-m オプションを省略してコマンドを実行すると,次のようなチェックが実行されます。

- 月単位でスケジュールを指定した場合
 コマンドを実行した日から1年後までのスケジュールをチェックします。
- ・年単位でスケジュールを指定した場合 コマンドを実行した日から 2036 年 12 月 31 日までのスケジュールをチェックします。

ただし,2036年1月2日以降にコマンドを実行する場合,このオプションを省略できません。

運転スケジュール定義ファイル名

チェックしたい運転スケジュール定義ファイル名を指定します。

出力先ファイル名

チェックした運転スケジュール定義ファイルのチェック結果を出力するファイル名を指 定します。指定しなかった場合,標準出力ファイルに出力します。

注意事項

運転スケジュール定義ファイルの内容がコメントだけまたは空白だけの場合は,エラー メッセージを出力します。

戻り値

0(正常終了)	運転スケジュール定義ファイルに誤りはありませんでした。
0 以外	エラーが発生しました。

使用例

運転スケジュール定義ファイル「/usr/schedule.file」に設定した内容について,文 法および内容の妥当性のチェックをします。指定範囲は,2000年7月23日から2000 年8月10日までです。チェック結果を,ファイル「/tmp/schedule」に出力します。

jaomchecs -m00/7/23-00/8/10 /usr/schedule>/tmp/schedule

出力例

運転スケジュール定義ファイル「/usr/schedule.file」の設定例と,そのファイルを 使用例で示した jaomchecs コマンドでチェックした出力結果を次に示します。

運転スケジュール定義ファイルの設定例

#月/日	曜日	電源投入	、監視開始	制限開始	強制終了	構成定義
7/20-7/31 7/20-7/31	* sun	08∶30 holiday	19:00	19:30	20:00	/usr/cont.tile1
8/3 8/6	* sun	08∶30 holidav	4:00	5:00	6:00	/usr/conf.file2
8/7	mon	08:30	(+2)17:00	(+2) 17:30	(+2)18:00	
8/11 8/11	*	* 12:00	11:00 17:00	11:30 17:30	12:00 18:00	
8/12	*	8:30	*	18:00	18:30	

jaomchecs コマンドの出力結果

(2000年 (月/日 7/23	7月 運転2 曜日 日	スケジュール 電源投入 運休日	╱〕 監視開始	制限開始	強制終了	構成定義ファイル)
7/24	月	08:30	19:00	19:30	20:00	/usr/conf.file1
7/25	火	08:30	19:00	19:30	20:00	/usr/conf.file1
: 7/31	в	08:30	19:00	19:30	20:00	/usr/conf file1
(2000年	8月 運転:	スケジュール	<pre>/)</pre>	10.00	20.00	
(月/日	曜日	電源投入		制限開始	強制終了	構成定義ファイル)
(8/1	火	スケジュー	-ルなし)			
(8/2	水	スケジュー	-ルなし)			
8/3	木	08:30	*	*	*	/usr/conf.file2
8/4	金	*	04:00	05:00	06:00	/usr/conf.file2
(8/5	±	スケジュー	-ルなし)			
8/6	日	運休日				
8/7	月	08:30	*	*	*	
8/8	火	*	*	*	*	
8/9	±	*	17:00	17:30	18:00	
(8/10	日	スケジュー	-ルなし)			
, .			/			

jaomdelagt(UNIX 限定)

形式

jaomdelagt [-h 論理ホスト名] エージェントホスト名[エージェントホスト名...]

機能

jaomdelagt コマンドは,リモート電源連携エージェントデータベースファイルに登録 されているエージェントホストを削除するコマンドです。削除したホストは,マネー ジャーホストの管理対象外になります。

このコマンドでエージェントホストを削除した場合,削除したホストの情報を,リモート電源連携エージェント定義(agt_def)ファイルから削除してください。

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ /usr/bin/jp1_aom/

引数

-h 論理ホスト名

論理ホストでマネージャーを運用している場合に,マネージャーの論理ホスト名を指定 します。論理ホスト名は,1 ~ 255 バイトの文字列で指定します。論理ホスト名は,複 数指定できません。

このオプションを省略した場合は,jpw_def_setコマンドでの設定によって,環境変数 JP1_HOSTNAMEの値または物理ホストを仮定します。jpw_def_setコマンドでの設定 の詳細については,「15. コマンド」の「jpw_def_set」を参照してください。

エージェントホスト名

削除したいエージェントホスト名を指定します。複数のエージェントホスト名を指定で きます。指定できるエージェントホスト名は,リモート電源連携エージェント定義ファ イルで指定しているエージェントホストだけです。

注意事項

JP1/Power Monitor デーモンの停止中にこのコマンドを実行した場合,エラーになります。

JP1/Base Event サービスが停止中にこのコマンドを実行した場合, JP1/Base Event サービスが起動するまで待ちます。このコマンドを実行する前に必ず JP1/Base Event サービスを起動してください。

戻り値

0(正常終了)	エージェントホストが削除されました。
0 以外	エラーが発生しました。

使用例

エージェントホスト agt01 を削除します。

jaomdelagt agt01

jaomlgrpwstart (UNIX 限定)

形式

jaomlgrpwstart [-h 論理ホスト名]

機能

クラスタシステムで,リモート電源連携マネージャーデーモンを起動します。リモート 電源連携マネージャーデーモンを起動することで,論理ホスト上でマネージャー機能が 使えるようになります。

このコマンドは,論理ホストの JP1/Power Monitor を起動する jpw_start.cluster コマンドの中から実行されます。

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

/usr/bin/jp1_aom/

引数

-h 論理ホスト名

デーモンを起動する論理ホスト名を指定します。論理ホスト名は,1~255 バイトの文 字列で指定します。論理ホスト名は,複数指定できません。

このオプションを省略した場合は,jpw_def_setコマンドでの設定によって,環境変数 JP1_HOSTNAME の値を仮定します。環境変数 JP1_HOSTNAME が指定されていない場合 は,エラーになります。jpw_def_setコマンドでの設定の詳細については,「15. コマ ンド」の「jpw_def_set」を参照してください。

戻り値

0	コマンドが正常終了しました。
1	エラーが発生しました。
3	引数が誤っています。
6	システムエラーが発生しました。

jaomlgrpwstop(UNIX限定)

形式

jaomlgrpwstop [-f] [-h 論理ホスト名]

機能

クラスタシステムで,リモート電源連携マネージャーデーモンを終了します。

このコマンドは,論理ホストの JP1/Power Monitor を終了する jpw_stop.cluster コ マンド,または論理ホストの JP1/Power Monitor を強制終了する jpw_killall.cluster コマンドの中から実行されます。

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ /usr/bin/jp1_aom/

引数

-f

デーモンを強制終了する場合に指定します。このオプションは,通常の方法でデーモン を終了できない場合にだけ指定します。

-h 論理ホスト名

デーモンを終了する論理ホスト名を指定します。論理ホスト名は,1~255 バイトの文 字列で指定します。論理ホスト名は,複数指定できません。

このオプションを省略した場合は,jpw_def_setコマンドでの設定によって,環境変数 JP1_HOSTNAME の値を仮定します。環境変数 JP1_HOSTNAME が指定されていない場合 は,エラーになります。jpw_def_setコマンドでの設定の詳細については,「15. コマ ンド」の「jpw_def_set」を参照してください。

戻り値

0	コマンドが正常終了しました。
1	停止中です。
3	引数が誤っています。
6	システムエラーが発生しました。

jaomovsd(UNIX 限定)

形式

jaomovsd [秒数]

機能

jaomovsd コマンドは, JP1/Cm2 または HP OpenView のエージェントにある JP1/ Power Monitor の状態を監視し, JP1/Cm2 または HP OpenView のマネージャーへ通知 するコマンドです。このコマンドを実行すると, JP1/Power Monitor デーモンの起動・ 停止にかかわらず JP1/Power Monitor の状態を監視します。

実行権限

なし

格納先ディレクトリ

/usr/bin/jp1_aom/OV/

引数

秒数

JP1/Power Monitor の状態を監視する間隔を指定します。1から 86,400(単位:秒)ま での数値で指定します。指定を省略した場合,300を指定したものとみなします。

注意事項

jaomovsd コマンドの注意事項を次に示します。

このコマンドは,自動起動用シェルスクリプトファイルにコメントとして記述してあ ります。このコマンドを実行する場合は,そのコメントを外してから実行してください。

エラーが発生した場合, ps コマンドでプロセスの状態を確認してください。

戻り値

0(正常終了)	コマンドが正しく実行されました。
0 以外	エラーが発生しました。

使用例

JP1/Cm2 のエージェントにある JP1/Power Monitor の状態を監視します。

trap "" 1 2 3
/usr/bin/jp1_aom/OV/jaomovsd &

jaomovsup(UNIX 限定)

形式

jaomovsup

機能

jaomovsup コマンドは, JP1/Cm2 または HP OpenView と連携する場合に必要な環境 設定をするコマンドです。

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

/usr/bin/jp1_aom/OV/

注意事項

このコマンドは, JP1/Cm2/NNM または HP OpenView NNM, および JP1/Power Monitor をホストにインストールしたあとで実行してください。

このコマンドは, JP1/Cm2 または HP OpenView のセットアップ言語(ファイル「/ usr/OV/conf/LANG」を参照)を環境変数 LANG に設定してから実行してください。

戻り値

0(正常終了)	環境設定されました。
0 以外	エラーが発生しました。

使用例

JP1/Cm2 または HP OpenView と連携する場合に必要な環境設定をします。

jaomovsup

jaompwagt

形式

```
jaompwagt [ -h 論理ホスト名]
{ v | o | m | r | f | s | b | 1 }
[ -b | -s | -n {次回電源投入時刻 | none}| -- |(指定なし)]
[ -w ]
[ ホスト名...]
```

機能

jaompwagt コマンドは,マネージャーホストでエージェントホストを起動・終了するコ マンドです。

このコマンドを実行するには,リモート電源連携マネージャーサービス(Windowsの場合),またはリモート電源連携デーモン(UNIXの場合)が起動していることが必要です。Windowsでサービスの停止時にこのコマンドを実行すると,サービスが開始したあとに実行されます。UNIXでデーモンの停止時にこのコマンドを実行すると,エラーになります。

実行権限

Windows の場合: Administrators 権限

UNIX の場合:スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windows の場合: JP1PWパス¥bin

UNIX の場合:

/usr/bin/jp1_aom/

引数

-h 論理ホスト名

論理ホストでマネージャーを運用している場合に,マネージャー論理ホスト名を指定します。論理ホスト名は,Windowsの場合1~196バイト,UNIXの場合1~255バイトの文字列で指定します。論理ホスト名は,複数指定できません。

このオプションを省略した場合は,jpw_def_setコマンドでの設定によって,環境変数 JP1_HOSTNAMEの値または物理ホスト名を仮定します。jpw_def_setコマンドでの設 定の詳細については,「15. コマンド」の「jpw_def_set」を参照してください。

v

指定したエージェントホストの電源の運用状態とスケジュール情報を標準出力ファイル

に出力します。

指定したエージェントホストが Windows の場合,出力結果の「監視開始」欄に計画終了 開始時刻が表示されます。

指定したエージェントホストが停止中の場合,コマンドの実行結果が表示されるまで数 分間掛かる場合があります。

o

指定したエージェントホストの電源をオンにします。

m

指定したエージェントホストが UNIX の場合,監視終了を開始します。指定したエージェントホストが Windows の場合,計画終了を開始します。

r

指定したエージェントホストが UNIX の場合,制限終了を開始します。指定したエージェントホストが Windows の場合,計画終了を開始します。

f

指定したエージェントホストを強制終了します。

s

指定したエージェントホストを強制電源オフします。

注意事項

強制電源オフは,実行中のジョブやアプリケーションを正常に終了しないでホストの電源を オフにします。ホストがハングアップした場合などの緊急時以外では,使わないでくださ い。

b

指定したエージェントホストを強制再起動します。

電源制御装置の種類によって,強制再起動できない場合があります。強制再起動できな い機種で再起動したい場合は,ホストを強制電源オフしたあと,電源オンするようにし てください。

注意事項

強制再起動は,実行中のジョブやアプリケーションを正常に終了しないでホストを再起動し ます。ホストがハングアップした場合などの緊急時以外では,使わないでください。 1

リモート電源連携エージェント定義ファイルの再度読み込みます。このオプションは, ほかのオプションと同時に指定しないでください。

この引数は,コマンドを実行するホストが UNIX の場合だけ指定できます。コマンドを 実行するホストが Windows の場合にコマンドを実行すると,無効になります。

-b

指定したエージェントホストを再起動します。このオプションは,m,r,またはfオプ ションと同時に指定できます。

-s

指定したエージェントホストをシングルユーザーモードにします。このオプションは, m,r,またはfオプションと同時に指定できます。

この引数は,エージェントホストが Solaris 以外の UNIX の場合だけ有効になります。 エージェントホストが Windows の場合にこのオプションを実行すると,電源オフされま す。

-n {次回電源投入時刻 | none}

指定したエージェントホストの次回電源投入時刻を指定します。このオプションは,m, r, またはfオプションと同時に指定できます。

次回電源投入時刻

次回の電源投入日時を「[月/日.]時:分」の形式で指定します。例えば,7月31 日午後11時30分を指定する場合,「7/31.23:30」と指定します。 各引数は,次の範囲で指定します。

- 月(1~12)
- 日(1~31)
- 時(0~23)
- 分(0~59)

指定したエージェントホストが Windows の場合,このコマンドを実行する日から, 11 か月後の月の最終日までの間で日時を指定できます。

指定したエージェントホストが UNIX の場合,このコマンドを実行する日の次月同 日同時刻 -1 分まで指定できます。例えば,6月 20日午前 10時 00分にこのコマン ドを実行する場合,7月 20日午前9時 59分までの日時を指定できます。

月 / 日.を省略した場合,当日の日付を仮定します。そのため,現在時刻より前の時 刻を指定した場合は,エラーになります。

none

エージェントホストで現在設定されている次回電源投入時刻を取り消します。

--

この指定のあとの文字列は, すべてホスト名として認識されます。ハイフンで始まるホ スト名を指定する時に使用します。

(指定なし)

m,rまたはfオプションを指定し,-b,-s,-nオプションを指定しなかった場合,指 定したエージェントホストの電源をオフにします。

-w

指定したエージェントホストの終了を待ってから jaompwagt コマンドを終了します。 この引数を指定しなかった場合,エージェントホストの終了を待たないで jaompwagt コマンドを終了します。

このオプションは,コマンドを実行するマネージャーホストが Windows で,m,r,ま たはfオプションを指定した場合だけ指定できます。マネージャーホストが UNIX の場 合にコマンドを実行すると,エラーになります。

ホスト名

制御したいエージェントホストの名前を指定します。複数のホストを指定できます。省 略した場合,エージェントホストとして設定されているすべてのホストを制御するとみ なします。

注意事項

実行中の jaompwagt コマンドを強制終了しないでください。強制終了した場合,以降の電源制御に問題が発生する場合があります。

同じホストに対して,同時にコマンドを実行しないでください。

マネージャーホストが UNIX で, リモート電源連携停止処理抑止ファイルが設定して ある場合,エージェントホストの監視終了,制限終了,強制終了,強制電源オフ,お よび強制再起動は実行できません。

電源オフ状態のエージェントホストに対して m, r, f, または v オプションを指定した場合, エージェントホストの状態の調査に時間が掛かることがあります。結果が返るまでお待ちください。

このコマンドは複数同時に実行できません。ほかでこのコマンドが実行中の時に新た にコマンドを実行した場合は,先に実行したコマンドが終了してから,次のコマンド が実行されます。

クラスタシステムで,運用系の物理ホストをエージェントホストとして登録している 場合,そのホストの電源は,jaompwagtコマンドで操作できません。

クラスタシステムの場合,このコマンドの実行中に系切り替えが発生すると,コマンドの処理は中断されます。系が切り替わったあと,状態を確認して,必要であれば, 再度コマンドを実行してください。 マネージャーホストが UNIX で, JP1/Base Event サービスが停止中にこのコマンド を実行した場合, JP1/Base Event サービスが起動するまで待ちます。

このコマンドを実行する前に必ず JP1/Base Event サービスを起動してください。

マネージャーホストが Windows で, JP1/PW Manager Service サービスが停止中にこのコマンドを実行した場合, JP1/PW Manager Service サービスが起動するまで待ちます。

このコマンドを実行する前に必ず JP1/PW Manager Service サービスを起動してください。

ホスト名に自ホストを指定できません。自ホストに対する実行は, aompwcon または jaomchang コマンドを使用してください。

戻り値

jaompwagt コマンドの戻り値を次に示します。vオプションを指定した場合と指定しない場合とで、引数の意味が異なります。

∨ オプションを指定した場合

引数に複数のホストを指定し,それぞれ状態が異なる場合,いちばん大きい戻り値が返されます。一つでも異常終了したホストがある場合,10以上の戻り値が返されます。

0	すべてのホストが稼働中です。
1	監視終了処理中(計画終了処理中)のエージェントホストがあります。
2	制限終了処理中のエージェントホストがあります。
3	強制終了処理中のエージェントホストがあります。
4	停止中のエージェントホストがあります。
5	すべてのエージェントホストが停止しています。
6	状態不明のエージェントホストがあります。
10以上	エラーが発生しました。

∨ オプションを指定しない場合

0	コマンドが正常終了しました。
10以上	エラーが発生しました。

使用例

(例1)

エージェントホスト agt01 の電源をオンにします。

jaompwagt o agt01

(例2)

ホスト agt01 と agt02 を強制終了したあと,再起動します。

jaompwagt f -b agt01 agt02

(例3)

すべてのエージェントホストの状態を表示します。

jaompwagt v

出力例

ホスト名	状態	監視開始	制限開始	強制終了	次回電源投入
HOST99	稼働中	07/10 21:00	07/10 22:00	07/10 23:00	07/11 09:00
3050R	停止	*	*	*	*
node20	監視終了中	*	07/10 22:00	07/10 23:00	07/11 09:10
HOST6	制限終了中	*	*	*	07/12 08:00
node21	終了中	*	*	*	*
HOST9	状態不明	*	*	*	*
語表示の場合					
語表示の場合	atatua	manitau	vootviot	formed	
語表示の場合 Host name	status	monitor	restrict	forced	next power-on
語表示の場合 Host name HOST99 2050P	status active	monitor 07/10_21:00	restrict 07/10 22:00	forced 07/10_23:00	next power-on 07/11_09:00
語表示の場合 Host name HOST99 3050R pode20	status active inactive	monitor 07/10 21:00 *	restrict 07/10 22:00 *	forced 07/10 23:00 *	next power-on 07/11 09:00 *
語表示の場合 Host name HOST99 3050R node20 HOST6	status active inactive monitoring	monitor 07/10 21:00 *	restrict 07/10 22:00 * 07/10 22:00	for ced 07/10 23:00 * 07/10 23:00	next power-on 07/11 09:00 * 07/11 09:10 07/12 09:00
語表示の場合 Host name HOST99 3050R node20	status active inactive monitoring	monitor 07/10 21:00 *	restrict 07/10 22:00 * 07/10 22:00	for ced 07/10 23:00 * 07/10 23:00	next power 07/11 09:0 * 07/11 09:1
西表示の場合 ost name OST99 050R ode20 OST6 ode21	status active inactive monitoring restrict termination	monitor 07/10 21:00 * * *	restrict 07/10 22:00 * 07/10 22:00 *	forced 07/10 23:00 * 07/10 23:00 * *	next power-on 07/11 09:00 * 07/11 09:10 07/12 08:00 *

各表示項目について次に説明します。

ホスト名

指定したエージェントホストの名前を Windows の場合,先頭 15 バイトで, UNIX の場合,先頭 14 バイトで表示します。

状態(status)

ホストの状態を表します。状態(status)に表示される日本語または英語とその内 容を次の表に示します。

表 15-5 状態 (status) に表示される日本語または英語とその内容

日本語	英語	内容
稼働中	active	エージェントホストが稼働中であることを表す。
監視終了中	monitoring	エージェントホストが UNIX の場合,監視終了処理中であることを表 す。エージェントホストが Windows の場合,計画終了処理中であるこ とを表す。

日本語	英語	内容
制限終了中	restrict	エージェントホストが UNIX の場合,制限終了処理中であることを表 す。
終了中	termination	エージェントホストが強制終了処理中であることを表す。
停止	inactive	エージェントホストの JP1/Power Monitor サービスまたはデーモンが 停止していることを表す。
状態不明	unknown	エージェントホストが状態不明であることを表す。

「停止」と表示されるのは,エージェントホストをスケジュールでまたはマネー ジャーホストから停止した場合だけです。JP1/Power Monitor 以外の手段でエー ジェントホストを停止した場合,エージェントホストの JP1/Power Monitor が強制 停止され,マネージャーに対して停止の報告ができません。そのため,「状態不明」 と表示されます。この場合,次にエージェントホストから起動の報告がされるまで, 「状態不明」と表示されます。

また,マネージャーホスト起動後,一度も状態を認識できないエージェントホスト は,マネージャーホストがエージェントホストからの状態の報告を受け取るまで, 「状態不明」と表示されます。

監視開始(monitor),制限開始(restrict),強制終了(forced),次回電源投入 (next power-on)

エージェントホストに設定されている監視終了開始時刻,制限終了開始時刻,強制 終了開始時刻,および次回電源投入時刻を表します。時刻を設定していない場合は, 「*」が表示されます。エージェントホストが Windows の場合,「監視開始」には, 計画終了開始時刻が表示されます。

jaompwgrp(UNIX 限定)

形式

jaompwgrp

機能

jaompwgrp コマンドは, グループ化されたエージェントホストを起動・終了するコマン ドです。このコマンドを実行するには, JP1/Power Monitor デーモンが起動しているこ とが必要です。

このコマンドは,自動運転ユーザーコマンドの自動運転開始時コマンド,電源投入時刻 到達時コマンド,および自動システム終了前コマンドとして構成定義ファイルに設定し ます。このコマンドをコマンドラインから実行した場合,エラーになります。

実行権限

- (コマンドラインからは実行できません)

格納先ディレクトリ

/usr/bin/jp1_aom/

注意事項

JP1/Power Monitor デーモンが起動していない場合にこのコマンドを実行すると,エラーになります。

このコマンドは,グループに登録されているすべてのエージェントホストに対する処 理が終わるまで終了しません。

jaompwgrp コマンドを自動運転ユーザーコマンドとして設定する場合,構成定義 ファイルのコマンド実行打ち切り時間(rc_cancel_time パラメーター),および [構成定義(基本)]ウィンドウの[コマンド実行打ち切り時間]を指定しないでくだ さい。

jaompwgrp コマンドのほかに,自動運転ユーザーコマンドを設定している場合は, 自動運転ユーザーコマンドのスクリプトに jaompwgrp コマンドを追加してください。 追加する場合,パラメーター変数「\$1」を引数として指定してください。 jaompwgrp コマンドを追加する例を次に示します。

/usr/bin/jpl_aom/jaompwgrp \$1

戻り値

0	コマンドが正常終了しました。
0以外	エラーが発生しました。

使用例

(例1)

マネージャーホストの起動時だけ,グループ化したエージェントホストを連動させ たい場合,構成定義ファイルに次のように定義します。

aom_start_rc /usr/bin/jp1_aom/jaompwgrp

(例2)

マネージャーホストの終了時だけ,グループ化したエージェントホストを連動させたい場合,構成定義ファイルに次のように定義します。

power_on_time_rc	/usr/bin/jpl_aom/jaompwgrp
system_terminate_rc	/usr/bin/jp1_aom/jaompwgrp

(例3)

マネージャーホストの起動・終了に連動してグループ化したエージェントホストを 起動・終了させたい場合,構成定義ファイルに次のように定義します。

aom_start_rc	/usr/bin/jpl_aom/jaompwgrp
power_on_time_rc	/usr/bin/jp1_aom/jaompwgrp
system_terminate_rc	/usr/bin/jpl_aom/jaompwgrp

jaomrsdef(UNIX 限定)

形式

jaomrsdef [-u] [-d 回復先ディレクトリ名] 退避ファイル名

機能

jaomrsdef コマンドは, jaombkdef コマンドで退避した tar 形式のファイルを回復するコマンドです。

このコマンドを使って,退避ファイルを回復する前に,jaomstopコマンドでJP1/ Power Monitor デーモンを停止してください。回復処理が完了したあと,JP1/Power Monitor デーモンを起動すると,回復した定義情報が有効になります。

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ /usr/bin/jp1_aom/

引数

 $-\mathbf{u}$

回復先に同じ名前のファイルがあった場合,上書きします。回復先に同じ名前のファイ ルがある場合に,このオプションを省略してコマンドを実行すると,エラーメッセージ が出力され,ファイルは回復されません。

-d 回復先ディレクトリ名

退避ファイルの回復先ディレクトリ名を指定します。-d オプションを省略した場合は, 回復先ディレクトリにルートディレクトリ(/)が設定されます。

退避ファイル名

jaombkdef コマンドで退避した tar 形式のファイル名を指定します。

注意事項

jaomredef コマンドで tar ファイルを回復した場合,/usr/lib/jp1_aom/ディレ クトリから /etc/opt/jp1_aom/ディレクトリへのシンボリックリンクが失われま す。これは,通常 /etc/opt/jp1_aom 下にある startup ファイルおよび標準構成定 義ファイルの実体が,ファイルの回復時に直接 /usr/lib/jp1_aom/ディレクトリ 下に作られるためです。ただし,これによる JP1/Power Monitor の動作への影響はあ りません。

戻り値

0(正常終了)	退避ファイルを回復しました。
0 以外	エラーが発生しました。

使用例

jaombkdef コマンドで退避したファイル「/bkup/jp1pw/bkupfile」の内容を,同じ 名前のファイルに上書きして回復します。

jaomrsdef -u /bkup/jp1pw/bkupfile

jaomshowi

形式

jaomshowi

機能

jaomshowi コマンドは,構成定義ファイル名,運転スケジュール定義ファイル名,次回のホストの起動・終了時刻など,現在,JP1/Power Monitor で運用しているホストの状態を標準出力ファイルに出力するコマンドです。

実行権限

なし

格納先ディレクトリ

Windows の場合: JP1PWパス¥bin

UNIX の場合:

/usr/bin/jp1_aom/

戻り値

0(正常終了)	ホストの状態が標準出力ファイルに出力されました。
0以外	エラーが発生しました。

使用例

現在, JP1/Power Monitor で運用しているホストの状態を標準出力ファイルに出力します。

jaomshowi

出力例

Windows ホストで jaomshowi コマンドを使用した場合の出力例を次に示します。

自動運転の状態	稼働中
計画終了時刻	2002年 7月 7日 21:30
強制終了時刻	2000年 7月 7日 23:00
次回電源投入時刻	2000年 7月 8日 8:00
終了処理状態	なし
シャットダウン後の処理	停止する

•「自動運転の状態」には、「稼働中」または「停止」のどちらかが表示されます。

• 時刻が設定されていない場合、「なし」と表示されます。

- •「終了処理状態」には、「なし」、「計画終了処理中」、「強制終了処理中」、「shutdown 処理中」のどれかが表示されます。
- 「シャットダウン後の処理」には、「停止する」「リブートする」「なし」のどれかが表示されます。
- JP1/Power Monitor サービスが起動していない場合,「自動運転の状態」と「次回電 源投入時刻」だけが表示されます。
- •[環境設定]ダイアログボックスの[使用プログラム名]で「なし」を設定した場合, 「自動運転の状態」以外の項目は,すべて「なし」と表示されます。

UNIX ホストで jaomshowi コマンドを使用した場合の出力例を次に示します。

自動運転の状態 構成定義ファイル名 構成定義ファイル名2 運転スケジュール定義ファイル名 監視開始時刻 制限開始時刻 強制終了時刻 次回電源投入時刻 終了処理状態 シャットダウン後の処理 稼働中 /usr/aom/c/base /usr/aom/conf0528 /usr/aom/s/manual 2002年7月20日19:00 2002年7月20日19:30 2002年7月20日20:00 2002年7月21日8:30 なし 停止する

- •ファイル名や時刻が設定されていない場合、「なし」と表示されます。
- •「構成定義ファイル2」は,日次構成定義ファイルが設定されている場合に表示されます。
- JP1/Power Monitor デーモンが起動していない場合,「自動運転の状態」と「次回電 源投入時刻」だけが表示されます。
- •「自動運転の状態」には、「稼働中」または「停止」のどちらかが表示されます。
- •「終了処理状態」には、「なし」、「監視終了処理中」、「制限終了処理中」、「強制終了処理中」、または「shutdown 処理中」のどれかが表示されます。
- •「シャットダウン後の処理」には、「停止する」、「シングルユーザモードにする」、「リ ブートする」のどれかが表示されます。

jaomshows(UNIX 限定)

形式

jaomshows[-n 日数]

機能

jaomshows コマンドは,運転スケジュール定義ファイルに設定した内容を,コマンドの 実行日から指定した日数の分だけ標準出力ファイルに出力するコマンドです。運転スケ ジュール定義ファイルに誤りがあった場合,標準エラー出力ファイルにエラー情報を出 力します。JP1/Power Monitor デーモンの起動中に,jaomchang コマンドで,運転スケ ジュール定義ファイルの設定内容が変更された場合も,このコマンドの出力結果に反映 されます。

実行権限

なし

格納先ディレクトリ /usr/bin/jp1_aom/

引数

-n 日数

コマンドの実行日から何日分の情報を出力するかを日数で指定します。

1から366(単位:日)までの数値で指定します。指定を省略すると,7が指定されたものとみなします。

注意事項

JP1/Power Monitor デーモンが起動していない場合,このコマンドは実行できません。

運転スケジュール定義ファイルに誤りがあった場合,標準出力ファイルには何も出力 されません。この場合,jaomchecsコマンドを使って,運転スケジュール定義ファ イルの誤りをチェックしてください。

戻り値

0(正常終了)	コマンドが正しく実行されました。
0 以外	エラーが発生しました。

使用例

コマンド実行日から,実行日を含めて4日分の運転スケジュール定義ファイルの内容を, 標準出力ファイルに出力します。 jaomshows -n 4

出力例

運転スケジュール定義ファイル「/usr/schedule.file」の設定例と、そのファイルの 内容を jaomshows コマンドで出力した結果を次に示します。

運転スケジュール定義ファイル「/usr/schedule.file」の設定例

#月/日 7/20-7/31 7/20-7/31	曜日 * sun	電源投入 08∶30 holidav	、 監視開始 19∶00	制限開始 19:30	強制終了 20∶00	構成定義 /usr/conf.file1
8/3	*	08:30	4:00	5:00	6:00	/usr/conf.file2
8/7	mon	08:30	(+2)17:00	(+2) 17:30	(+2)18:00	
8/11 8/11	*	* 12:00	11:00 17:00	11:30 17:30	12:00 18:00	
8/12	*	8:30	*	18:00	18:30	

次の出力結果の例は,2000年7月28日午前10時に jaomshows コマンドを実行した出 力結果です。この日は jaomchang コマンドで次のように運転時刻を変更したため,「現 運転情報」の時刻が異なっています。

- 制限終了開始時刻
 2000年7月28日午後7時30分 取り消し
- 強制終了開始時刻 2000 年 7 月 28 日午後 8 時 2000 年 7 月 28 日午後 9 時

次に,出力結果を示します。

jaomshows -n 4の出力結果

(現運転情報) (運転開始 7/28 08:30 (次回電源投2	監視開始 7/28 19:0 V)	制限 0 なし	開始 強 7/2	制終了 8 21:00	構成定義ファイル) /usr/aom/conf.file1	
7/29 8:30						
(運転スケジュ-	-ル情報)					
(月/日 曜日	電源投入	監視開始	制限開始	強制終了	構成定義ファイル)	
7/28 金	8:30	19:00	19:30	20:00	/usr/aom/conf.file1	
7/29 ±	8:30	19:00	19:30	20:00	/usr/aom/conf.file1	
7/30 日	運休日				,,,	
7/31 月	8:30	19:00	19:30	20:00	/usr/aom/conf.file1	

「現運転情報」には,現在の運転時刻情報が表示され,「運転スケジュール情報」には, コマンド実行日から指定日数分のスケジュール定義情報が表示されます。この例では,4 日分の運転スケジュール定義ファイルの内容が表示されています。

運転スケジュール定義ファイルに日次構成定義ファイルの指定がない場合、「構成定義

ファイル」は空欄になります。時刻の指定がない場合は、「*」が表示されます。

jaomstart(UNIX 限定)

形式

jaomstart [-c 構成定義ファイル名]

機能

jaomstart コマンドは, JP1/Power Monitor デーモンを起動するコマンドです。JP1/ Power Monitor デーモンを起動することで,構成定義ファイルに設定されている内容を 有効にし,ホストを自動的に起動・終了できるようにします。

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

/usr/bin/jp1_aom/

引数

-c構成定義ファイル名

構成定義ファイル名を指定します。構成定義ファイル名は255 バイトまでの文字列で指定します。構成定義ファイル名を省略すると,標準構成定義ファイル「/usr/lib/jp1_aom/conf」を指定したものとみなします。

注意事項

構成定義ファイルにエラーがあると, JP1/Power Monitor のデーモンが, 起動しない で,標準エラー出力ファイルにメッセージを出力します。

次の場合,ホストを自動的に起動・終了できません。

- 運転スケジュール定義ファイルを構成定義ファイルに定義していない
- 構成定義ファイルに定義した運転スケジュール定義ファイルがない
- 運転スケジュール定義ファイルにスケジュール情報を設定していない

運転スケジュール定義ファイルを修正したあとにこのコマンドを実行すると,修正した運転スケジュール定義ファイルの内容に従って,新たに時刻が設定されます。

戻り値

0(正常終了)	JP1/Power Monitor デーモンが起動しました。
0以外	エラーが発生しました。

使用例

構成定義ファイルに「/usr/aom/conf」を指定して, JP1/Power Monitor デーモンを 起動します。 jaomstart -c /usr/aom/conf

jaomstop (UNIX 限定)

形式

jaomstop[-f]

機能

jaomstop コマンドは, JP1/Power Monitor デーモンを停止するコマンドです。

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ /usr/bin/jp1_aom/

引数

-f

jaomstop コマンドを実行しても JP1/Power Monitor デーモンが停止しない場合, JP1/ Power Monitor デーモンを強制的に停止します。

注意事項

このコマンドを使って JP1/Power Monitor デーモンを停止すると,次回電源投入時刻以外の設定は無効になります。

連携するプログラムに対する終了監視を行っている場合で,終了処理中にスケジュール 情報の一時的な変更操作,または JP1/Power Monitor の停止操作を実行した場合,実行 の完了に時間が掛かることがあります。

戻り値

0(正常終了)	JP1/Power Monitor デーモンが停止しました。
0以外	エラーが発生しました。

使用例

JP1/Power Monitor デーモンを停止します。

jaomstop
jp1pw_setup_cluster(UNIX 限定)

形式

jplpw_setup_cluster -h 論理ホスト名 [-d 共有ディレクトリ名] [-v]

機能

論理ホストで運用する JP1/Power Monitor の動作環境を設定します。このコマンドは, クラスタシステムでの環境設定で使用します。

環境設定は、実行系、待機系の順に設定します。

実行系の環境設定

実行系の環境設定の前に, JP1/Baseの物理ホスト環境および論理ホスト環境の設定を 済ませておいてください。また,共有ディスクをマウントしておいてください。 実行系の環境設定では,-hオプションと-dオプションを指定します。

待機系の環境設定 待機系の環境設定の前に,実行系で設定した共通定義情報を待機系にコピーしておい てください。 待機系の環境設定では,-hオプションを指定します。

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ /usr/bin/jp1_aom/

引数

-h 論理ホスト名

環境を設定する論理ホストのホスト名を指定します。JP1/Base で設定した論理ホスト名 を指定してください。論理ホスト名は , 1 ~ 255 バイトの文字列で指定します。論理ホ スト名は複数指定できません。このオプションは , 必ず指定してください。

論理ホスト名は, hosts ファイルやネームサーバに設定し, TCP/IP 通信ができるように してください。DNS 運用の場合は, FQDN 形式でないホスト名を指定します。例えば, 「jp1v6.soft.hitachi.co.jp」の場合は,「jp1v6」を指定します。

-d 共有ディレクトリ名

系切り替え時に引き継ぐ情報を格納する,共有ディスク上のディレクトリを指定します。 ディレクトリ名は,1 ~ 165 バイトまでの文字列で指定します。

このオプションは,実行系の環境設定時に指定します。待機系の環境設定時にはこのオ

プションを指定しません。このオプションを省略した場合は,待機系の環境設定とみなします。

このオプションを指定してコマンドを実行すると,共有ディレクトリ下に次のディレクトリを作成し,リモート電源連携機能の定義ファイルをコピーします。

ディレクトリ	格納するファイル種別
共有ディレクトリ名 /jp1_aom/rpw/	リモート電源連携定義ファイル
共有ディレクトリ名 /jp1_aom/sys/	システム情報ファイル
共有ディレクトリ名 /jp1_aom/log/	ログファイル

-v

環境設定の進ちょく情報を表示します。

注意事項

このコマンドの実行前に, JP1/Power Monitor のすべてのデーモンを停止してください。 また,物理ホストで動作する JP1 プログラムを停止してください。

戻り値

0	正常終了
1	異常終了

使用例

次の条件で設定する例を説明します。

- 論理ホスト名: lnode0
- 共有ディスク:/shdsk/lnode0
- 実行系サーバで論理ホスト環境を設定する。 jplpw_setup_cluster -h lnode0 -d /shdsk/lnode0
- 2. 待機系サーバで論理ホスト環境を設定する。 jplpw_setup_cluster -h lnode0

jpw_def_set

形式

jpw_def_set { -ey | -en }

機能

クラスタシステムでの論理ホスト名の取得方法を設定します。このコマンドは,論理ホ スト指定オプションがあるコマンドの動作に影響を与えます。各コマンドの論理ホスト 名指定オプション(通常は-h)を省略したときに,環境変数 JP1_HOSTNAME の値を使 用するかどうかを指定します。

JP1/Power Monitor のインストール直後は,環境変数 JP1_HOSTNAME の値を使用しない ように設定されています。これは,06-01 以前の JP1/Power Monitor の動作と同じです。

実行権限

Windows: Administrators 権限

UNIX:スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合: JP1PWパス¥bin

UNIX の場合: /usr/bin/jp1_aom/

引数

-ey

論理ホスト上の JP1/AJS2 から JP1/Power Monitor リモート電源連携ジョブを使用して 同じ論理ホスト上の JP1/Power Monitor リモート電源連携サービスと連携したい場合に 指定します。

また,環境変数 JP1_HOSTNAME に論理ホスト名を設定しておき,論理ホスト指定オプ ションを省略してコマンドを運用したい場合にも,このオプションを指定します。

このオプションが設定されている場合,論理ホスト指定オプションを省略してコマンド を実行すると,環境変数 JP1_HOSTNAME の値が論理ホスト名として使用されます。環境 変数 JP1_HOSTNAME の値が取得できない場合は,物理ホスト上の JP1/Power Monitor リモート電源連携サービスに対する要求と判断され,処理が実行されます。

-en

JP1/Power Monitor が実行系の物理ホストで動作している場合に, JP1/AJS2 から JP1/ Power Monitor リモート電源連携ジョブを使用して, JP1/Power Monitor リモート電源 連携サービスと連携したいときに指定します。

また,論理ホスト指定オプションを省略してコマンドを実行した場合に,物理ホスト上のJP1/Power Monitor リモート電源連携サービスで処理をしたいときにも,このオプションを指定します。

このオプションが設定されている場合,論理ホスト指定オプションを省略してコマンド を実行すると,物理ホストのリモート電源連携サービスに対する要求と判断され,処理 が実行されます。

戻り値

0	コマンドが正常終了しました。
1	システムエラーが発生しました。
11	パラメーターエラーです。
19	実行権限がありません。

jpw_killall.cluster (UNIX 限定)

形式

jpw_killall.cluster [論理ホスト名]

機能

クラスタシステムで動作する JP1/Power Monitor を強制的に終了するコマンドです。このコマンドはクラスタソフトに登録して使用します。

このコマンドは,クラスタシステムの系切り替え時に jpw_stop.cluster コマンドを 実行しても JP1/Power Monitor が終了しない場合に使用します。正規の方法で JP1/ Power Monitor が終了しない場合にだけ使用してください。

このコマンドでは論理ホスト名を,先頭の15バイトで判別します。そのため,論理ホス ト名の先頭の15バイトまでが同じホストが複数ある場合,これらのホストをすべて強制 終了します。

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ /usr/lib/jp1_aom/

引数

論理ホスト名

JP1/Power Monitor を終了する論理ホスト名を指定します。論理ホスト名は,1~15バ イトの文字列で指定します。論理ホスト名は,複数指定できません。

このオプションを省略した場合は,jpw_def_setコマンドでの設定によって,環境変数 JP1_HOSTNAME の値を仮定します。環境変数 JP1_HOSTNAME が指定されていない場合 は,エラーになります。jpw_def_setコマンドでの設定の詳細については,「15. コマ ンド」の「jpw_def_set」を参照してください。

注意事項

このコマンドでは論理ホスト名を,先頭の15バイトで判別します。そのため,論理ホス ト名の先頭の15バイトまでが同じホストが複数ある場合,これらのホストをすべて強制 終了します。

戻り値

0	正常終了
0 以外	異常終了

jpw_rpw_status

形式

jpw_rpw_status [-h 論理ホスト名]

機能

クラスタシステムで JP1/Power Monitor を運用している場合に,論理ホスト上のリモート電源連携マネージャーサービス(またはデーモン)の起動状態を確認します。

このコマンドは,各クラスタソフトが管理している論理ホスト上のJP1/Power Monitor の稼働状況を監視するために,クラスタソフトに登録して使用します。

実行権限

なし

格納先ディレクトリ

Windows の場合: JP1PWパス¥bin

UNIX の場合:

/usr/bin/jp1_aom/

引数

-h 論理ホスト名

リモート電源連携マネージャーの起動状態を確認したい論理ホスト名を指定します。論 理ホスト名は, Windowsの場合1~196バイト, UNIXの場合1~255バイトの文字 列で指定します。論理ホスト名は,複数指定できません。

このオプションを省略した場合は,jpw_def_setコマンドでの設定によって,環境変数 JP1_HOSTNAMEの値または物理ホスト名を仮定します。jpw_def_setコマンドでの設 定の詳細については,「15. コマンド」の「jpw_def_set」を参照してください。

戻	IJ	1	直
ᅎ	v		

0	リモート電源連携マネージャー機能が起動中です。
1	エラーが発生しました。
2	メモリー不足エラーが発生しました。
4	リモート電源連携マネージャー機能が起動処理中または停止処理中です。(Windows の場合)
8	リモート電源連携マネージャー機能が停止中です。
11	パラメーターエラーが発生しました。
19	実行権限がありません。(Windows の場合)

jpw_start.cluster (UNIX 限定)

形式

jpw_start.cluster [論理ホスト名]

機能

クラスタシステムで JP1/Power Monitor を起動するコマンドです。このコマンドはクラ スタソフトに登録して使用します。

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

/usr/lib/jp1_aom/

引数

論理ホスト名

JP1/Power Monitor を起動する論理ホスト名を指定します。論理ホスト名は,1~255 バイトの文字列で指定します。論理ホスト名は,複数指定できません。

このオプションを省略した場合は,jpw_def_set コマンドでの設定によって,環境変数 JP1_HOSTNAME の値を仮定します。環境変数 JP1_HOSTNAME が指定されていない場合 は,エラーになります。jpw_def_set コマンドでの設定の詳細については,「15. コマ ンド」の「jpw_def_set」を参照してください。

戻り値

0	正常終了
1	異常終了

jpw_stop.cluster (UNIX 限定)

形式

jpw_stop.cluster [論理ホスト名]

機能

クラスタシステムで JP1/Power Monitor を終了するコマンドです。このコマンドはクラ スタソフトに登録して使用します。

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

/usr/lib/jp1_aom/

引数

論理ホスト名

JP1/Power Monitor を終了する論理ホスト名を指定します。論理ホスト名は,1~255 バイトの文字列で指定します。論理ホスト名は,複数指定できません。

このオプションを省略した場合は,jpw_def_setコマンドでの設定によって,環境変数 JP1_HOSTNAME の値を仮定します。環境変数 JP1_HOSTNAME が指定されていない場合 は,エラーになります。jpw_def_setコマンドでの設定の詳細については,「15. コマ ンド」の「jpw_def_set」を参照してください。

戻り値

0	正常終了
1	異常終了

jpwcalexp(Windows限定)

形式

jpwcalexp [-a] [-u] [<u>-m</u> | -y] -f 運転スケジュール定義ファイル名

機能

jpwcalexp コマンドは, Windows ホストの JP1/Power Monitor カレンダーを運転スケ ジュール定義ファイルにエクスポートするコマンドです。エクスポートされた運転スケ ジュール定義ファイルは, Windows ホストと UNIX ホストのどちらでも使用できます。

実行権限

Administrators 権限

格納先ディレクトリ JP1PWパス¥bin

引数

-a

エクスポート先の運転スケジュール定義ファイルの先頭行に,タイトル行を出力する場 合に指定します。出力するタイトルを次に示します。

$_1$ 月/日 $_1$ 曜日 $_4$ オン $_2$ 監視 $_2$ 制限 $_2$ 強制

このオプションを省略すると,タイトル行は出力されません。

-u

エクスポート先に同じ名前のファイルがある場合,上書きするときに指定します。この オプションを省略すると,エクスポート先に同じ名前のファイルがある場合,エラーに なり,運転スケジュール定義ファイルは生成されません。

-m | -y

運転スケジュール定義ファイルのフォーマットを指定します。このオプションを省略す ると,月単位のフォーマットで出力します。

-m

運転スケジュール定義ファイルを,月単位のフォーマットで出力します。

-y

運転スケジュール定義ファイルを,年単位のフォーマットで出力します。

-f 運転スケジュール定義ファイル

生成する運転スケジュール定義ファイル名をフルパスで指定します。運転スケジュール 定義ファイル名は,255文字以内で指定してください。ファイル名だけを指定した場合 は,コマンドを実行したカレントパスにファイルを生成します。この引数は省略できま せん。

注意事項

このコマンドは,次の状態では実行しないでください。

- Windows ホストの計画終了中または強制終了中
- ・Windows ホストで [環境設定]ダイアログボックスを開いているとき
- Windows ホストの GUI で,カレンダー情報を設定したり参照したりしているとき

エクスポートした運転スケジュール定義ファイルを UNIX ホストで使用する場合,改行コードを UNIX 用に変換してください。

Windows ホスト UNIX ホスト間で運転スケジュール定義ファイルを FTP コマン ドで転送する場合,転送モードにアスキーモードを指定してください。

エクスポートした運転スケジュール定義ファイルを UNIX ホスト上で使用する場合は、「年」パラメーターの値が 1970 ~ 2036 の範囲内であることが必要です。

戻り値

0(正常終了)	正常にエクスポートしました。
1	計画・強制終了中です。
2	メモリーが不足しています。
3	ディスク領域が不足しています。
4	カレンダー情報が設定されていません。 入出力エラーが発生しました。
5	引数に誤りがあります。
6	ファイルが使用されています。
7	同一名称の退避したファイルがあります。
9	アクセスが拒否されました。
10	スケジュール機能が動作中です。
11	コマンドの実行権限がありません。
99	システムエラーが発生しました。

注

ワーニングは戻り値0となります。

使用例

次の条件で,Windowsホストのカレンダー情報を運転スケジュール定義ファイル

(c:¥Pwsample¥pwcal) にエクスポートします。

- エクスポートする運転スケジュール定義ファイルがすでにある場合は,上書きします。
- 運転スケジュール定義ファイルの先頭行に,タイトル行を出力します。

jpwcalexp -a -u -m -f c:¥Pwsample¥pwcal

jpwcalimp (Windows 限定)

形式

jpwcalimp -f 運転スケジュール定義ファイル名

機能

jpwcalimp コマンドは,エディターで編集した運転スケジュール定義ファイル,または UNIX ホストの運転スケジュール定義ファイルを Windows ホストの JP1/Power Monitor カレンダーにインポートするコマンドです。

実行権限

Administrators 権限

格納先ディレクトリ JP1PWパス¥bin

引数

-f 運転スケジュール定義ファイル

Windows ホストにインポートする運転スケジュール定義ファイル名をフルパスで指定します。運転スケジュール定義ファイル名は,255文字以内で指定してください。ファイル名だけを指定した場合は,コマンドを実行したカレントパスのファイルをインポートします。この引数は省略できません。

注意事項

このコマンドは,次の状態では実行しないでください。

- Windows ホストの計画終了中または強制終了中
- Windows ホストで [環境設定]ダイアログボックスを開いているとき
- Windows ホストの GUI で,カレンダー情報を設定したり参照したりしているとき

UNIX ホストで使用している運転スケジュール定義ファイルをインポートする場合, インポート前に,次のように運転スケジュール定義ファイルを編集してください。

- ・ 改行コードを Windows 用に変換する。
- ・翌日の時刻設定とみなされる時刻設定(次回電源投入時刻 >= 終了開始時刻)を実際
 に動作させたい日に時刻設定する。

Windows UNIX 間で運転スケジュール定義ファイルを FTP コマンドで転送する 場合,転送モードにアスキーモードを指定してください。

0(正常終了)	正常にインポートしました。
1	計画・強制終了中です。
2	メモリーが不足しています。
3	ディスク領域が不足しています。
4	入出力エラーが発生しました。
5	引数に誤りがあります。
6	ファイルがみつかりません。
7	ファイルが使用されています。
8	アクセスが拒否されました。
9	コマンドの実行権限がありません。
10	スケジュール機能が動作中です。
11	指定されたファイルの内容に誤りがあります。
99	システムエラーが発生しました。

戻り値

注

ワーニングは戻り値0となります。

使用例

運転スケジュール定義ファイル (c: ¥Pw¥pwcal) を Windows ホストの JP1/Power Monitor カレンダーにインポートします。

jpwcalimp -f c:¥Pw¥pwcal

jpwconfigset (Windows 限定)

形式

jpwconfigset [-h 論理ホスト名]

機能

jpwconfigset コマンドは,クラスタシステムを利用している JP1/AJS2 と連携して, JP1/AJS2 でホストの電源を制御する場合に必要な環境を設定します。

JP1/AJS2 と連携する JP1/Power Monitor が JP1/AJS2 と同じ論理ホスト上で動作している場合でも,物理ホスト上で動作している場合でも,このコマンドの実行が必要です。

実行権限

Administrators 権限

格納先ディレクトリ JP1PWパス¥bin

引数

-h 論理ホスト名

クラスタシステムを利用している JP1/AJS2 と連携する場合,論理ホスト名を指定しま す。論理ホスト名は,1~196 バイトの文字列で指定します。このオプションを省略し た場合,物理ホスト名を指定したとみなします。

注意事項

-h 以外のオプションを指定してコマンドを実行すると,エラーになります。

-hオプションを指定する場合,論理ホスト名を省略してコマンドを実行するとエラーになります。

このコマンドを実行すると,共通定義情報が変更されます。論理ホスト名を指定して このコマンドを実行した場合は,実行系と待機系で共通定義情報を一致させてくださ い。共通定義情報を一致させる手順については,「7.3.6 共通定義情報を変更したと きの作業」を参照してください。

戻り値

0	コマンドが正常終了しました。
0以外	エラーが発生しました。エラーの内容に応じてメッセージを出力します。

使用例

論理ホスト HOST2 を設定します。

jpwconfigset -h HOST2

jpwenvset(Windows 限定)

形式

機能

jpwenvset コマンドは,電源制御装置を制御するプログラム名,およびホストを計画終 了する場合のオプションを設定するコマンドです。また,グループ化したエージェント ホストをマネージャーホストと連動して終了させる場合にも実行します。

このコマンドで JP1/Power Monitor の環境設定をしたあとは,ホストを再起動してください。

実行権限

Administrators 権限

格納先ディレクトリ JP1PWパス¥bin

引数

-u使用プログラム名

ホストを起動・終了するために使うプログラム名を指定します。次のプログラム名を指 定できます。

なし

使用プログラム名に「なし」を設定すると,スケジュール情報で電源オン・オフを 設定しても,設定は無効になります。

"SYSTEM 1MANAGER"

System Manager を使う場合に指定します。

"PowerChute 1plus"

PowerChute Business Edition を使う場合に指定します。

(そのほかの電源制御装置名)

[電源制御装置の設定]ダイアログボックスの[制御装置種別]に入力した電源制御 装置名を指定できます。[電源制御装置の設定]ダイアログボックスについては, 「12.2.1 「電源制御装置の設定]ダイアログボックス」を参照してください。

これら以外の使用プログラム名を指定した場合,エラーになります。

System Manager, PowerChute plus または PowerChute Business Edition を指定する 場合は,必ず" "で囲んで指定してください。また,大文字と小文字を区別するので, 表記してあるとおりに指定してください。" "で囲んで指定しなかった場合や,表記し てあるとおりに指定しなかった場合は,エラーになります。引数を指定する場合は,-u との間に空白文字を指定しないでください。

-j

JP1/AJS2 と連携している場合, JP1/AJS2 のジョブ(ジョブネット)を監視するかどう かを指定します。JP1/Power Monitor のホストに JP1/AJS2 - Manager が組み込まれて いる場合, ジョブネットおよび JP1/AJS2 の終了を待ってからホストを終了します。ま た, JP1/Power Monitor のホストに JP1/AJS2 - Agent が組み込まれている場合, ジョブ および JP1/AJS2 の終了を待ってからホストを終了します。クラスタシステムを利用し ている JP1/AJS2 と連携する場合には,引数 s を指定します。

次の引数以外を指定した場合,エラーになります。また,引数を指定する場合,-jとの 間に空白文字を指定するとエラーになります。

n

JP1/AJS2 と連携しない場合に選択します。

w

実行中のジョブ(ジョブネット)および JP1/AJS2 が終了してからホストをシャッ トダウンします。JP1/AJS2(クラスタシステムで利用している場合を除く)と連携 する場合,必ず選択してください。JP1/AJS2をクラスタシステムで運用している場 合は,引数sを指定します。

s{ 1" ホスト 01 1 ホスト 02..."}または { 1-- 1 ホスト 01 1 ホスト 02...} クラスタシステムを利用している JP1/AJS2 と連携している場合に,論理ホストを 指定します。この引数を指定すると,設定した論理ホストで実行しているジョブ (ジョブネット),および物理ホストで実行しているジョブ(ジョブネット)がすべ て終了するのを待って,ホストをシャットダウンします。 指定する論理ホスト名は," "で囲んで指定するか,「--」のあとに指定します。 「--」は,ハイフンで始まるホスト名を指定する場合に使用します。複数の論理ホス ト名を指定する場合は,論理ホスト名の間にスペースを指定します。

d

すでに設定されている論理ホスト名をすべて削除します。

-p

ホストを計画終了するとき,プリンタの出力を待ってホストをシャットダウンするかど うかを指定します。次の引数以外を指定した場合,エラーになります。また,引数を指 定する場合,-pとの間に空白文字を指定するとエラーになります。 n

プリンタ出力が終了していないジョブがあっても,そのジョブを無視してホストを シャットダウンします。

s

すべてのジョブを出力してからホストをシャットダウンします。

-g

自ホストがマネージャーホストであり,エージェントホストをグループ化している場合, グループ内のホストをすべて停止させるかさせないかを指定します。連動ホストの停止 については,「9.3 エージェントホストをグループ化する」を参照してください。次の 引数以外を指定した場合,エラーになります。また,引数を指定する場合,-gとの間に 空白文字を指定するとエラーになります。

n

グループ内のエージェントホストを終了しないで,自ホストだけ終了します。 マネージャーホストの起動時だけ,グループ化したエージェントホストを連動させ たい場合も,nを指定してください。

s

グループ内のエージェントホストがすべて終了してから,自ホストを終了します。

-a

他ホストが終了するのを待って,自ホストをシャットダウンするかどうかを設定します。 次の引数以外を指定した場合,エラーになります。また,引数を指定する場合,-aとの 間に空白文字を指定するとエラーになります。

n

終了していないホストがあっても,そのホストを無視して自ホストをシャットダウ ンします。

s{ 1" ホスト 01 1 ホスト 02..."}または { 1-- 1 ホスト 01 1 ホスト 02...} 終了を待つ他ホスト名を指定します。この引数を指定した場合,指定したすべての 他ホストが終了してからシャットダウンします。 監視できるホストは,TCP/IPで接続できるホストです。監視できるホストとのネッ トワーク性能は,10秒以内のレスポンスが必要です。それを超えた場合,監視して いるホストは,停止中であると判断します。ホスト間の速度については,ping コマ ンドで確認してください。 他ホストの終了を監視する場合は,監視に掛かる時間を短縮するために,監視する ホスト名および IP アドレスを hosts ファイルに登録しておくことをお勧めします。 指定する他ホスト名は," "で囲んで指定するか,「--」のあとに指定します。 「--」は,ハイフンで始まるホスト名を指定する場合に使用します。複数の他ホスト d

すでに設定した他ホスト名をすべて削除します。引数 n を指定した場合と同じ動作 をします。

-d

JP1/AJS2 - Manager と連携している場合に, JP1/AJS2の終了方法を設定します。デフォルトはnです。

このオプションは,実行中のジョブ(ジョブネット)の終了を待ってから終了する設定 になっている場合に有効です。実行中のジョブ(ジョブネット)の終了を待つ設定につ いては,このコマンドの-jオプションの説明,または「12.2.2 [環境設定]ダイアロ グボックス」を参照してください。

JP1/AJS2 - Agent と連携している場合は,このオプションは設定不要です。

次の引数以外を指定した場合,エラーになります。また,引数を指定する場合,-dとの 間に空白文字を指定するとエラーになります。

n

JP1/AJS2 - Manager と連携している場合は,シャットダウン処理を開始した時に実 行中だったジョブネットがすべて終了したあと,JP1/AJS2のスケジューラーサービ スを終了します(ジョブネット制限)。

s

JP1/AJS2 - Manager と連携している場合は,シャットダウン処理を開始した日に実 行が予定されているジョブネットの実行がすべて終了したあと,JP1/AJS2のスケ ジューラーサービスを終了します(スケジュール制限)。

注意事項

ホストの計画終了中または強制終了中に,このコマンドを実行しないでください。

引数を指定しないでこのコマンドを実行した場合,エラーになります。

同じ引数を重複して指定した場合,エラーになります。

戻り値

0	コマンドが正常終了しました。
11	パラメーターエラーです。
12	レジストリーの読み込みに失敗しました。
13	レジストリーへの書き込みに失敗しました。
19	コマンドの実行権限がありません。
20	使用プログラム名に誤りがあります。

補足事項

-a または j オプションで引数 s を指定する場合,次の点に注意してください。

ハイフンで始まるホスト名を指定する場合 ,「--」のあとに指定してください。

「--」のあとは, すべてホスト名と認識するので, ほかの引数を指定できません。

ホスト名を指定しなかった場合,または同じホスト名を重複して指定した場合は,エ ラーになります。

使用例

次の条件で JP1/Power Monitor の環境設定をします。

- プログラム名に PowerChute plus を指定する。
- 実行中のジョブ(ジョブネット)が終了してからホストをシャットダウンする。
- プリンタ出力が終了していないファイルがあっても、そのファイルを無視してホスト をシャットダウンする。
- グループ内のエージェントホストがすべて終了してから,自ホストを終了する。
- 終了していないホストがあっても、そのホストを無視して自ホストをシャットダウンする。

jpwenvset.exe -u"PowerChute plus" -jw -pn -gs -an

jpwupskindset (Windows 限定)

形式

jpwupskindset

jpwupskindset 識別子₁E jpwupskindset 識別子[N=制御装置種別名][L=自ホスト電源制御コマンド] [R=他ホスト電源制御コマンド][T=実行制限時間] jpwupskindset N=制御装置種別名[L=自ホスト電源制御コマンド] [R=他ホスト電源制御コマンド][T=実行制限時間]

機能

jpwupskindset コマンドは, JP1/Power Monitor で電源制御装置を使用してホストの 起動・終了をする場合に,電源制御装置の種別,電源制御装置を制御するコマンド,お よび制御する際の実行制限時間を設定します。

なお,N=,L=,R=,T=オプションの指定順序に制限はありません。

実行権限

Administrators 権限

格納先ディレクトリ JP1PWパス¥bin

引数

(引数なし)

引数を何も指定しないでこのコマンドを実行した場合,制御コマンドの現在の設定状況 が表示されます。

識別子

定義情報の設定位置を示す識別子を指定します。「COMMON01」から「COMMON05」までの値が指定できます。これ以外の名称を指定した場合,エラーになります。

Е

指定した識別子に設定されている情報を削除します。実行制限時間は,初期値の「300」 が設定されます。

N= 制御装置種別名

制御装置を表す名称を,8バイト以内の任意の英数字で設定します。L=オプションを同 時に指定した場合,ここで設定した名称が[環境設定]ダイアログボックスの[使用プ ログラム名]に表示されます。 定義の設定位置(識別子)が異なっていても,同じ名称は設定できません。また,次の6 種類の文字列は設定できません。

「なし」,「SYSTEM MANAGER」,「PowerChute plus」,「SVP」,「APC」

L= 自ホスト電源制御コマンド

ホストの電源を制御するコマンドをフルパス名で指定します。自ホストの電源を制御す る場合や,他ホストの電源を制御する場合のエージェント側で指定します。コマンド名 は,255 バイト以内で指定してください。指定内容の詳細については,「12.2.1 [電源制 御装置の設定]ダイアログボックス」の[自ホスト電源制御コマンド]の説明を参照し てください。

R= 他ホスト電源制御コマンド

エージェントホストの電源制御装置を制御するコマンドをフルパス名で指定します。このオプションは、マネージャーホストで指定します。コマンド名は、255 バイト以内で 指定してください。指定内容の詳細については、「12.2.1 [電源制御装置の設定]ダイア ログボックス」の[自ホスト電源制御コマンド]の説明を参照してください。

T= 実行制限時間

他ホスト電源制御コマンドを実行するときの制限時間を1から999(単位:秒)までの 数値で指定します。デフォルトは300です。ここで指定した時間内に処理が完了しな かった場合,処理はキャンセルされます。なお,数値以外の値,および0は指定できま せん。

注意事項

ホストの計画終了中または強制終了中に,このコマンドを実行しないでください。 オプションは大文字で指定してください。小文字で指定した場合,エラーになります。 同じ引数を重複して指定した場合,エラーになります。

戻り値

0	コマンドが正常終了しました。
1	エラーが発生しました。エラーの内容に応じてメッセージを出力します。
19	コマンドの実行権限がありません。

使用例

次の条件で電源制御装置の設定をします。

- 情報の設定位置は「COMMON01」を指定する。
- 制御装置種別名は「HITACHI」を指定する。
- ・ 自ホスト電源制御コマンドは、下記のコマンドを指定する。
 C:¥Program Files¥HITACHI¥JP1PowerMonitor¥bin¥aompw_hi.exe

jpwupskindset.exe COMMON01 N=HITACHI L="C:¥Program Files¥HITACHI¥JP1PowerMonitor¥bin¥aompw_hi.exe"

pwajs2stp_grp(UNIX 限定)

形式

pwajs2stp_grp

機能

JP1/AJS2 マネージャーホストで JP1/Power Monitor を運用している場合に, JP1/ Power Monitor の監視終了開始前に JP1/AJS2 マネージャーを計画終了させてから, グ ループ化したエージェントホストを終了させたい場合に使用します。デフォルトでは, このコマンドを実行した場合, JP1/AJS2 は, その日に実行が予定されているジョブネッ トの終了を待って終了します。

pwajs2stp_grp コマンドは,自動システム終了前コマンドに登録して実行します。これ以外の方法で実行した場合の動作は保証しません。

このコマンドは,サンプルファイルとして提供されています。サンプルファイルをコ ピーし,必要に応じてカスタマイズして使用します。このコマンドの設定方法の詳細に ついては,「11.3.2 JP1/AJS2と連携する場合」を参照してください。

実行権限

なし(コマンドラインからは実行できません)

格納先ディレクトリ

/usr/lib/jp1_aom/

注意事項

pwajs2stp_grp コマンドを,自動システム終了前コマンド以外の方法で実行した場合の動作は保証しません。

pwajs2stp_grp コマンド内の JP1/AJS2 終了処理でエラーが発生した場合(戻り値 が 8 の場合), エージェントホストは終了しません。また,マネージャーホストの監視 終了もしません。エラーが発生した場合,/usr/lib/jp1_aom/log/

pwajsstp_grp.log ファイルにエラーコードが出力されます。jaomajs2status コ マンド,および jaomajs2stop コマンドの戻り値を参照し,要因を取り除いてくだ さい。

pwajs2stp_grp コマンドは, JP1/Power Monitor 構成定義情報の「ジョブネット実行抑止」の設定には,影響されません。「ジョブネット実行抑止」を「しない」設定の 場合でも, JP1/AJS2 を計画終了します。

16 JP1 イベント

この章では, JP1 イベントについて説明します。JP1 イベント とは, デーモンの起動や終了など, JP1/Power Monitor で発生 した特定の事象のうち, JP1/Base に通知されるイベントのこ とです。これらのイベントは, JP1/Base を経由して, マネー ジャーホストとエージェントホストの間の通信などに使われま す。

16.1	JP1	イベン	トー覧
------	-----	-----	-----

16.2 JP1 イベントの属性

16.1 JP1 イベント一覧

JP1 イベントは, 各コマンドを起動するユーザーの環境変数 LANG に基づいた言語で出力されます。

00002000 から 00002011, および 00002033 のイベントは, UNIX だけのイベントです。

JP1/Power Monitor が JP1/Base に通知する JP1 イベントー覧を次の表に示します。

イベント ID の 基本コード	イベント名称	イベント発行 契機	イベント発行元ユーザー ID・グ ループ ID	メッセージ ID
00002000	JP1/Power Monitor の開 始イベント	JP1/Power Monitor デー モン起動時	jaomstart コマンドを実行し たユーザー ID・グループ ID	KAVP0400-I
00002001	JP1/Power Monitor の終 了イベント	JP1/Power Monitor デー モン終了時	jaomstop コマンドを実行した ユーザー ID・グループ ID	KAVP0450-I
00002002	JP1/Power Monitor 構成 定義変更イベ ント	JP1/Power Monitor の構成定義 ファイル変更 時	jaomchang コマンドを実行し たユーザー ID・グループ ID	KAVP0438-I
00002003	監視終了開始 時刻到達イベ ント	監視終了開始 時刻到達時	jaomstart コマンドを実行し たユーザー ID・グループ ID	KAVP0156-I
00002004	制限終了開始 時刻到達イベ ント	制限終了開始 時刻到達時	jaomstart コマンドを実行し たユーザー ID・グループ ID	KAVP0157-I
00002005	終了条件成立 イベント	終了条件成立 時	jaomstart コマンドを実行し たユーザー ID・グループ ID	KAVP0183-I
00002006	強制終了開始 時刻到達イベ ント	強制終了開始 時刻到達時	jaomstart コマンドを実行し たユーザー ID・グループ ID	KAVP0158-I
00002007	電源投入時刻 到達イベント	電源投入時刻 到達時	jaomstart コマンドを実行し たユーザー ID・グループ ID	KAVP0159-I
00002011	運転スケ ジュール異常 終了イベント	JP1/Power Monitor デー モン異常終了 時	jaomstart コマンドを実行し たユーザー ID・グループ ID	KAVP0067-E
00002030	リモート電源 連携エージェ ントイベント	エージェント ホストの開始 時	 UNIX の場合 リモート電源連携デーモンを 起動したユーザー ID・グ ループ ID Windows の場合 「-1」³ 	KAVP0400-I (Windowsの場 合 KAVP11648-I)

表 16-1 JP1 イベント一覧

イベント ID の 基本コード	イベント名称	イベント発行 契機	イベント発行元ユーザー ID・グ ループ ID	メッセージ ID
00002031	リモート電源 連携エージェ ントイベント	エージェント ホストの終了 時	 UNIX の場合 リモート電源連携デーモンを 起動したユーザー ID・グ ループ ID Windows の場合 「-1」³ 	KAVP0450-I (Windowsの場 合 KAVP11649-I)
00002032	リモート電源 連携エージェ ントイベント	エージェント ホストの監視 終了開始時	 UNIX の場合 リモート電源連携デーモンを 起動したユーザー ID・グ ループ ID Windows の場合 「-1」³ 	KAVP0156-I (Windowsの場 合 KAVP11650-I)
00002033	リモート電源 連携エージェ ントイベント	エージェント ホストの制限 終了開始時	リモート電源連携デーモンを起 動したユーザー ID・グループ ID	KAVP0157-I
00002034	リモート電源 連携エージェ ントイベント	エージェント ホストの強制 終了開始時	 UNIX の場合 リモート電源連携デーモンを 起動したユーザー ID・グ ループ ID Windows の場合 「-1」³ 	KAVP0158-I (Windowsの場 合 KAVP11652-I)
00002035	リモート電源 連携エージェ ントイベント	Windows : 1 UNIX : ²	 UNIX の場合 リモート電源連携デーモンを 起動したユーザー ID・グ ループ ID Windows の場合 「-1」³ 	KAVP0354-I (Windowsの場 合 KAVP11958-I)

注 1

エージェントホスト側でのスケジュール変更時または環境設定変更時。または,計 画終了・強制終了が実行されずにスケジュールのオン時刻に到達したとき。

注 2

エージェントホスト側でのスケジュール変更時。または,監視終了・制限終了・強 制終了が実行されずにスケジュールのオン時刻に到達したとき。

注 3

Windows の場合, JP1/Base のイベントサーバ設定ファイルに代用ユーザー ID・代 用グループ ID が設定されていないときには、「-1」となります。 JP1/Base のイベントサーバ設定ファイルに代用ユーザー ID・代用グループ ID が設 定されている場合には,設定された値となります。 詳細については,マニュアル「JP1/Base」を参照してください。

16.2 JP1 イベントの属性

JP1 イベントには,基本属性と拡張属性があります。

基本属性とは,すべての JP1 イベントが持っている属性です。拡張属性とは,JP1 イベントを発行するプログラムが独自に割り当てる属性です。

拡張属性は,共通情報と固有情報で構成されます。

JP1/Power Monitor が JP1/Base に通知する JP1 イベントの固有情報を次の表に示しま す。なお,内容が複数ある場合は,その中の一つが表示されます。

JP1 イベントの固有情報は,テキストデータです。テキストデータの終端は,NULL文字で識別されます。固有情報の各項目は一つの空白文字で区切られ,最後の項目の後にも一つの空白文字が付きます。項目の値の長さが0になる場合は,二つ以上の空白が連続することになります。最後の項目の後には,項目が追加されている場合がありますから,注意してください。

属性種類	別	項目		属性名	内容
基本属性		イベント ID		-	00002000
		メッセージ		-	KAVP0400-I Automatic Operation started. 自動運転を開始します
		詳細情報(固 有情報)	構成定義 ファイル名 (基本構成 定義ファイ ル名)	-	構成定義ファイル名。ただし ファイル名はフルパス名。 位置:1 長さ:0 ~ 255(バイト) 形式:文字列
			構成定義 ファイル名 2(日次構 成定義ファ イル名)	-	構成定義ファイル名 2。ただし ファイル名はフルパス名。 位置:2 長さ:0~255(バイト) 形式:文字列
拡張 :	拡張 共通 重大度		重大度		Information
属性 情報	1月 半仅	プロダクト名		PRODUCT_NA ME	/HITACHI/JP1/PW

表 16-2 JP1/Power Monitor 開始イベントの属性

属性	種別	項目	3	属性名	内容
基本属性	ŧ	イベント ID		-	00002001
		メッセージ		-	KAVP0450-I Request to terminate Automatic Operation has been accepted. 自動運転終了要求を受け付けま した
		詳細情報(固 有情報)	運転スケ ジュール デーモンの 戻り値	-	運転スケジュールデーモンの戻 り値 位置:2 長さ:8(バイト) 形式:16進数文字列
拡張	共通	重大度		SEVERITY	Information
属性 情報		プロダクト名		PRODUCT_NA ME	/HITACHI/JP1/PW

表 16-3 JP1/Power Monitor の終了イベントの属性

表 16-4 JP1/Power Monitor 構成定義変更イベントの属性

属性種別	項目		属性名	内容
基本属性	<u></u> 属性 イベント ID メッセージ		-	00002002
			-	KAVP0438-I Changing Operation Information. (option: jaomchang コマンドの引数) 運転情報を変更します(オプ ション: jaomchang コマンドの 引数)
	詳細情報 (固 有情報)	監視終了開 始日時	-	監視終了開始日時を通算秒数で 表す。 (now 指定時は「1」,取消時は none で表す) 位置:2 長さ:0~10(バイト) 形式:10進数文字列または文 字列
		制限終了開 始日時	-	制限終了開始日時を通算秒数で 表す。 (now 指定時は「1」,取消時は none で表す) 位置:3 長さ:0~10(バイト) 形式:10進数文字列または文 字列

属性	種別	項目	1	属性名	内容
			強制終了開 始日時	-	強制終了開始日時を通算秒数で 表す。 (now 指定時は「1」, 取消時は none で表す) 位置:4 長さ:0~10(バイト) 形式:10進数文字列または文 字列
			次回電源投 入日時	-	次回電源投入日時を通算秒数で 表す。 (取消時は none で表す) 位置:5 長さ:0~10(バイト) 形式:10進数文字列または文 字列
			シャットダ ウン後の処 理	-	 シャットダウン後の処理を次の「y」,「n」,「r」で表す。 y:ホストを停止する。 n:シングルユーザーモードにする。 r:再起動する。 位置:6 長さ:0~1(バイト) 形式:文字列
拡張	共通	重大度		SEVERITY	Information
周注	旧印	プロダクト名		PRODUCT_NA ME	/HITACHI/JP1/PW

注

日時の起点は,GMT1970年1月1日0時0分0秒です(日本時間にすると,1970年1月1日 9時0分0秒です)。

表 16-5 監視終了開始時刻到達イベントの属性

属性	種別	項目	属性名	内容
基本属性		イベント ID	-	00002003
		メッセージ	-	KAVP0156-I Monitoring Termination started. 監視終了処理を開始します
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Information
		プロダクト名	PRODUCT_NAM E	/HITACHI/JP1/PW

表 16-6 制限終了開始時刻到達イベントの属性

属性種別		項目	属性名	内容			
基本属性		イベント ID	-	00002004			
_		メッセージ	-	KAVP0157-I Restrictive Termination started. 制限終了処理を開始します			
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Information			
		プロダクト名	PRODUCT_NAM E	/HITACHI/JP1/PW			

表 16-7 終了条件成立イベントの属性

属性	種別	項目	属性名	内容
基本属性		イベント ID	-	00002005
		メッセージ	-	KAVP0183-I Executing shutdown.(option: shutdown コマンドまたは alt_shutdown コマンドへの引数, Next Power on Time:次回電源投入時刻) Shutdown 処理を実行します(オプ ション:shutdown コマンドまたは alt_shutdown コマンドへの引数,次回 電源投入時刻:次回電源投入時刻)
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Information
		プロダクト名	PRODUCT_NAM E	/HITACHI/JP1/PW

表 16-8 強制終了開始時刻到達イベントの属性

属性種別	項目		属性名	内容
基本属性	イベント ID		-	00002006
	メッセージ		-	KAVP0158-I Forced Termination started. 強制終了処理を開始します
	詳細情報(固 有情報)	実行待ち バッチジョ プ残数	-	残っている実行待ちバッチジョ ブ数。 位置:1 長さ:0 ~ 10(バイト) 形式:10 進数文字列
		実行中バッ チジョブ残 数	-	残っている実行中バッチジョブ 数。 位置:2 長さ:0 ~ 10 (バイト) 形式:10 進数文字列

属性種別		項目		属性名	内容
			出力待ちリ スト残数	-	残っている出力待ちリスト数 (10進数)。 位置:3 長さ:0 ~ 10(バイト) 形式:10進数文字列
		JP1/AJS2 稼働中	JP1/AJS2 稼働中	-	論理ホスト数。 位置:4 長さ:0 ~ 10(バイト) 形式:10 進数文字列
拡張	広張 共通 重大度		SEVERITY	Information	
周住	1 有報	プロダクト名		PRODUCT_NA ME	/HITACHI/JP1/PW

表 16-9 電源投入時刻到達イベントの属性

属性	属性種別項目		属性名	内容	
基本属性	生	イベント ID		-	00002007
		メッセージ		-	KAVP0159-I Next Power-on Time reached. 電源投入時刻に到達しました
		詳細情報(固 有情報)	構成定義 ファイル名 (基本構成 定義ファイ ル名)	-	構成定義ファイル名。ただし ファイル名はフルパス名。 位置:1 長さ:0 ~ 255(バイト) 形式:文字列
			構成定義 ファイル名 2(日次構 成定義ファ イル名)	-	構成定義ファイル名 2。ただし ファイル名はフルパス名。 位置:2 長さ:0~255(バイト) 形式:文字列
拡張	共通 情報	重大度		SEVERITY	Information
周任		プロダクト名		PRODUCT_NA ME	/HITACHI/JP1/PW

注

値に空白が含まれる場合は、「_(アンダーバー)」に置き換えます。

表 16-10 運	転スケジュール異常終了イベント
-----------	-----------------

属性種別項目		属性名	内容		
基本属性	ŧ	イベント ID		-	00002011
		メッセージ		-	KAVP0067-E Automatic Power Control canceled. 自動システム開始 / 終了処理は 中止しました
		詳細情報(固 有情報)	運転スケ ジュール デーモンの 戻り値	-	運転スケジュールデーモンの戻 り値 位置:1 長さ:8(バイト) 形式:16進数文字列
拡張 属性	共通 情報	重大度		SEVERITY	Error
		プロダクト名		PRODUCT_NA ME	/HITACHI/JP1/PW

表 16-11 エージェントホストの開始時イベントの属性

属性種別		項目	属性名	内容
基本属性		イベント ID	-	00002030
		メッセージ	-	KAVP0400-I(Windows の場合 KAVP11648-I) Automatic Operation started. 自動運転を開始します
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Information
		プロダクト名	PRODUCT_NAM E	/HITACHI/JP1/PW

表 16-12 エージェントホストの終了時イベントの属性

属性種別		項目	属性名	内容
基本属性		イベント ID	-	00002031
		メッセージ	-	KAVP0450-I (Windowsの場合 KAVP11649-I) Request to terminate Automatic Operation has been accepted. 自動運転終了要求を受け付けました
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Information
		プロダクト名	PRODUCT_NAM E	/HITACHI/JP1/PW

属性種別		項目	属性名	内容
基本属性		イベント ID	-	00002032
		メッセージ	-	KAVP0156-I (Windows の場合 KAVP11650-I) Monitoring Termination started. 監視終了処理を開始します
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Information
		プロダクト名	PRODUCT_NAM E	/HITACHI/JP1/PW

表 16-13 エージェントホストの監視終了(計画終了)開始時イベントの属性

表 16-14 エージェントホストの制限終了開始時イベントの属性

属性種別		項目	属性名	内容
基本属性		イベント ID	-	00002033
		メッセージ	-	KAVP0157-I Restrictive Termination started. 制限終了処理を開始します
拡張属性 共通情報		重大度	SEVERITY	Information
		プロダクト名	PRODUCT_NAM E	/HITACHI/JP1/PW

表 16-15 エージェントホストの強制終了開始時イベントの属性

属性種別		項目	属性名	内容
基本属性		イベント ID	-	00002034
		メッセージ	-	KAVP0158-I(Windows の場合 KAVP11652-I) Forced Termination started. 強制終了処理を開始します
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Information
		プロダクト名	PRODUCT_NAM E	/HITACHI/JP1/PW

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	イベント ID	-	00002035	
		メッセー ジ	-	KAVP0354-I (Windowsの 場合 KAVP11958-I) A change in operation information was detected. 運転情報の変更を検知しま した
拡張属性	共通 情報	重大度	SEVERITY	Information
		プロダク ト名	PRODUCT_ NAME	/HITACHI/JP1/PW

表 16-16	カレンダ-	-スケジュ-	・ル変更時,	環境設定変更	時またはリモ	ヨート電	源連携エー
3	ジェント構 度	成定義ファイ	'ル変更時イ	ベントの属性			
17 メッセージ

この章では, JP1/Power Monitor で表示されるメッセージ ID の付いたメッセージについて説明します。

 17.1
 メッセージの形式

 17.2
 メッセージの出力先一覧

 17.3
 Windows イベントログの一覧

 17.4
 メッセージー覧

17.1 メッセージの形式

JP1/Power Monitor が出力するメッセージの形式と,このマニュアルでの記載形式について説明します。

17.1.1 メッセージの出力形式

メッセージはメッセージ IDと, それに続くメッセージテキストで構成されます。

JP1/Power Monitor で表示されるメッセージの形式を示します。

KAVPnnnnn-Z メッセージテキスト

メッセージ ID は,次の内容で構成されています。

Κ

システム識別子を表します。

AVP

JP1/Power Monitor のメッセージであることを表します。

nnnnn

メッセージの通し番号を表します。

Ζ

メッセージの種類を表します。メッセージの種類を次に示します。

Е

エラーメッセージを表します。処理は中断されます。

W

警告メッセージを表します。メッセージ表示後,処理は続行されます。

Ι

通知メッセージを表します。ユーザーに情報を知らせます。

 \mathbf{Q}

確認メッセージを表します。ユーザーに処理を確認させます。

17.1.2 メッセージの記載形式

このマニュアルでは、メッセージをメッセージ ID 順に次の形式で記載しています。

メッセージ ID

英語メッセージテキスト

日本語メッセージテキスト

メッセージの説明文

(S)

JP1/Power Monitor の処置を示します。

(0)

メッセージが表示されたときに,ユーザーがとる処置を示します。

17.1.3 メッセージの言語種別

UNIX ホストの場合,メッセージの言語種別は,各コマンドを実行するユーザーの環境 変数 LANG で指定できます。

指定した言語のメッセージカタログファイルがないときは英語で表示されます。ただし, JP1/Power Monitor 保守用ログファイルに出力されるメッセージは,英語だけです。

17.1.4 システム管理者の方へ

運用中にトラブルが発生した場合は、「18. トラブルシューティング(Windowsホスト)」または「19. トラブルシューティング(UNIXホスト)」を参照してログ情報を採取し、初期調査をしてください。

トラブル要因の初期調査をする場合は,OSのログ情報(Windowsの場合はWindowsイベントログ,UNIXの場合はsyslog)や,JP1/Power Monitorが出力する各種ログ情報 を参照してください。これらのログ情報でトラブル発生時間帯の内容を参照して,トラ ブルを回避したり,トラブルに対処したりしてください。

また,トラブルが発生するまでの操作方法などを記録してください。同時に,できるだけ再現性の有無を確認するようにしてください。

17.2 メッセージの出力先一覧

ここでは, JP1/Power Monitor が出力する各メッセージの出力先を一覧で示します。

17.2.1 Windows で出力されるメッセージの出力先一覧

Windows版 JP1/Power Monitorが出力するメッセージの出力先を次の表に示します。表中では,出力先を凡例のように表記しています。

(凡例)

JP1 イベント: JP1/Base に通知されるイベント イベントログ: Windows イベントログ HNTRLib: 統合トレースログ ダイアログ: メッセージダイアログボックス stdout:標準出力 stderr:標準エラー出力 : 出力する

- :出力しない

表 17-1 メッセージの出力先一覧 (Windows)

メッセージ ID	出力先					
	JP1 イベント	イベントログ	HNTRLib	ダイアログ	stdout	stderr
KAVP11015 ~ KAVP11017	-	-			-	-
KAVP11018	-	-		-	-	-
KAVP11019 ~ KAVP11022	-	-			-	-
KAVP11023 ~ KAVP11033	-	-		-	-	-
KAVP11034	-	-				-
KAVP11035 ~ KAVP11036	-	-		-	-	-
KAVP11037	-	-			-	-
KAVP11040 ~ KAVP11047	-	-		-	-	-
KAVP11049 ~ KAVP11053	-	-			-	-
KAVP11054	-	-	-		-	-
KAVP11055 ~ KAVP11057	-	-			-	-

メッセージ ID	出力先					
	JP1 イベント	イベントログ	HNTRLib	ダイアログ	stdout	stderr
KAVP11058	-	-		-		-
KAVP11059	-	-		-	-	-
KAVP11060 ~ KAVP11061	-	-		-		-
KAVP11062	-	-		-	-	-
KAVP11063 ~ KAVP11064	-	-		-		-
KAVP11065	-	-		-	-	-
KAVP11066	-	-		-		-
KAVP11068 ~ KAVP11115	-	-		-	-	-
KAVP11118 ~ KAVP11119	-	-		-		-
KAVP11160 ~ KAVP11318	-	-		-	-	-
KAVP11319	-	-		-		-
KAVP11324 ~ KAVP11330	-	-		-	-	-
KAVP11331	-	-		-		-
KAVP11333 ~ KAVP11416	-	-		-	-	-
KAVP11418 ~ KAVP11419	-	-		-	-	
KAVP11420 ~ KAVP11438	-	-		-	-	-
KAVP11439	-	-			-	
KAVP11441	-	-		-	-	
KAVP11444 ~ KAVP11469	-	-		-	-	-
KAVP11470	-	-		-		-
KAVP11471	-	-		-		
KAVP11472 ~ KAVP11478	-	-		-	-	-
KAVP11479	-	-		-		-
KAVP11480 ~ KAVP11488	-	-		-	-	-
KAVP11493	-	-			-	_

メッセージ ID		出力先				
	JP1 イベント	イベントログ	HNTRLib	ダイアログ	stdout	stderr
KAVP11503 ~ KAVP11522	-	-		-	-	-
KAVP11524 ~ KAVP11525	-	-		-		-
KAVP11535	-	-		-		
KAVP11539 ~ KAVP11561	-	-		-	-	-
KAVP11584 ~ KAVP11590	-	-		-		-
KAVP11592 ~ KAVP11593	-	-		-		
KAVP11594 ~ KAVP11595	-	-		-		-
KAVP11597	-	-		-	-	-
KAVP11599	-	-	-		-	-
KAVP11609 ~ KAVP11625	-	-		-	-	-
KAVP11635	-	-		-		
KAVP11636 ~ KAVP11639	-	-		-	-	-
KAVP11643 ~ KAVP11645	-	-		-		-
KAVP11646	-	-	-		-	-
KAVP11647	-	-		-	-	-
KAVP11648 ~ KAVP11652		-		-	-	-
KAVP11653 ~ KAVP11665	-		-	-	-	-
KAVP11701 ~ KAVP11704	-	-		-	-	-
KAVP11719	-	-	-	1	-	2
KAVP11723 ~ KAVP11724	-	-		-	-	-
KAVP11725	-	-			-	-
KAVP11726 ~ KAVP11800	-	-		-	-	-
KAVP11822 ~ KAVP11823	-	-	-	-	-	

メッセージ ID	出力先					
	JP1 イベント	イベントログ	HNTRLib	ダイアログ	stdout	stderr
KAVP11825 , KAVP11826	-	-		1	-	
KAVP11827 , KAVP11828	-	-		-	-	
KAVP11829	-	-		1	-	
KAVP11830 ~ KAVP11833	-	-	-	-	-	
KAVP11834	-	-		-	-	
KAVP11835 ~ KAVP11838	-	-	-	-	-	
KAVP11839 ~ KAVP11944	-	-		-	-	-
KAVP11958		-	-	-	-	-
KAVP12011 ~ KAVP12039	-	-	-		-	-
KAVP12040	-	-		-	-	-
KAVP12041 ~ KAVP12219	-	-	-		-	-
KAVP12224	-	-		-	-	
KAVP12226 ~ KAVP12239	-	-	-	-	-	
KAVP12251 ~ KAVP12253	-	-	-		-	-
KAVP12261	-	-			-	-
KAVP12263 ~ KAVP12292	-	-	-		-	-
KAVP12301 ~ KAVP12311	-	-		-	-	
KAVP12322 ~ KAVP12330	-	-	-	-	-	
KAVP12341	-	-			-	-
KAVP12351 ~ KAVP12364	-	-		-	-	-
KAVP12365 ~ KAVP12366	-	-	-		-	-
KAVP12401 ~ KAVP12408	-	-	0	-	-	-

メッセージ ID	出力先					
	JP1 イベント	イベントログ	HNTRLib	ダイアログ	stdout	stderr
KAVP12410 ~ KAVP12412	-	-	0	-	-	0
KAVP12413	-	-	0	-	-	-
KAVP12414	-	-	0	-	-	0
KAVP12418	-	-	0	-	-	-
KAVP12419	-	-	0	-	-	0
KAVP12420	-	-	0	-	-	-
KAVP12421	-	-	-	0	-	-
KAVP12422 ~ KAVP12425	-	-	0	-	-	0
KAVP12426	-	-	0	-	-	-
KAVP12501	-	-	-	1	2	-
KAVP12502 , KAVP12503	-	-	-	1	-	2
KAVP12504	-	-	-	-	-	2
KAVP12505	-	-	-	-	2	-
KAVP12506 , KAVP12507	-	-	-	-	-	2
KAVP12508 ~ KAVP12512	-	-	-	1	-	2
KAVP12514 , KAVP12515	-	-	-	-	-	2
KAVP12516	-	-	-		-	2
KAVP12517 , KAVP12518	-	-	-	1	-	2
KAVP12551	-	-	-		2	-
KAVP12552 , KAVP12553	-	-	-	<u> 1, 3</u>	-	2
KAVP12554	-	-	-	1	-	2
KAVP12601	-	-		-	-	-

注 1

[カレンダー設定」ダイアログボックスからインポート / エクスポートを実行した場合に出力されます。

注 2

コマンドからインポート / エクスポートを実行した場合に出力されます。

注 3

上書きを確認するメッセージボックスを表示します。

17.2.2 UNIX で表示されるメッセージの出力先一覧

UNIX版 JP1/Power Monitor が出力するメッセージの出力先を次の表に示します。表中では,出力先を凡例のように表記しています。

(凡例)

JP1 イベント: JP1/Base に通知するイベント syslog: syslog HNTRLib: 統合トレースログ ダイアログ:メッセージダイアログボックス stdout:標準出力 stderr:標準エラー出力 :出力する - :出力しない

表 17-2 メッセージの出力先一覧(UNIX)

メッセージ ID	出力先					
	JP1 イベント	syslog	HNTRLib	ダイアログ	stdout	stderr
KAVP0001 ~ KAVP0050	-			-		-
KAVP0051	-	-		-		-
KAVP0053 ~ KAVP0054	-			-		-
KAVP0055 ~ KAVP0056	-			-		
KAVP0057	-			-		-
KAVP0058 ~ KAVP0061	-	-	-	-		-
KAVP0062	-			-		-
KAVP0063	-	-	-	-		-
KAVP0064 , KAVP0065	-			-		-
KAVP0067		-	-	-	-	-
KAVP0071	-			-		-
KAVP0072	-	-	-	-		-
KAVP0150 ~ KAVP0154	-			-		-

メッセージ ID	出力先					
	JP1 イベント	syslog	HNTRLib	ダイアログ	stdout	stderr
KAVP0155	-			-	-	-
KAVP0156 ~ KAVP0159				-	-	-
KAVP0160 ~ KAVP0169	-			-	-	-
KAVP0170	-			-		-
KAVP0171 ~ KAVP0172	-			-		-
KAVP0173	-			-		-
KAVP0174 ~ KAVP0182	-			-	-	-
KAVP0183				-	-	-
KAVP0184	-		-	-	-	-
KAVP0300 ~ KAVP0307	-			-		-
KAVP0310 ~ KAVP0324	-			-	-	-
KAVP0325	-			-	-	
KAVP0326 ~ KAVP0336	-			-	-	-
KAVP0337 ~ KAVP0339	-			-		-
KAVP0340 ~ KAVP0342	-			-	-	-
KAVP0344	-			-	-	
KAVP0345 ~ KAVP0350	-			-	-	-
KAVP0351	-			-	-	
KAVP0354		-	-	-	-	-
KAVP0400				-		-
KAVP0401 ~ KAVP0415	-			-		-
KAVP0432 ~ KAVP0436	-	-		-		-
KAVP0438				-	-	-
KAVP0450				-		-
KAVP0490 ~ KAVP0492	-			-		-

メッセージ ID	出力先					
	JP1 イベント	syslog	HNTRLib	ダイアログ	stdout	stderr
KAVP0540 ~ KAVP0548	-	-	-	-		-
KAVP0549	-			-		-
KAVP0620 ~ KAVP0867	-	-	-	-		-
KAVP0901 ~ KAVP0908	-			-		-
KAVP1020 ~ KAVP1021	-	-	-	-	-	
KAVP1030 ~ KAVP1031	-		-	-	-	-
KAVP1152 ~ KAVP1157	-			-	-	-
KAVP1161 ~ KAVP1164	-	-		-		-
KAVP1171 ~ KAVP1174	-	-		-	-	-
KAVP1200 ~ KAVP1204	-			-	-	
KAVP1205	-			-		-
KAVP1206 ~ KAVP1207	-			-	-	
KAVP1208	-			-		-
KAVP1209	-			-	-	
KAVP1210	-			-		-
KAVP1211 ~ KAVP1212	-			-	-	
KAVP1213 ~ KAVP1216	-			-	-	-
KAVP1217	-			-		-
KAVP1300	-	-		-	-	-

17.3 Windows イベントログの一覧

Windows イベントログは, すべてアプリケーションログへ出力されます。

JP1/Power Monitor が Windows イベントログに出力する情報の一覧を次に示します。

メッセージ ID	Windows(アプリケーションログ)					
	イベント ID	ソース	種類			
KAVP11653-E	9	JP1/PW Agent Service JP1/PW Manager Service	エラー			
KAVP11654-I	51	JP1/PW Manager Service	情報			
KAVP11655-I	52	JP1/PW Manager Service	情報			
KAVP11656-E	53	JP1/PW Manager Service	エラー			
KAVP11657-E	54	JP1/PW Manager Service	エラー			
KAVP11658-I	55	JP1/PW Agent Service	情報			
KAVP11659-I	56	JP1/PW Agent Service	情報			
KAVP11660-E	57	JP1/PW Agent Service	エラー			
KAVP11661-E	58	JP1/PW Agent Service	エラー			
KAVP11662-I	1	JP1/PW Schedule	情報			
KAVP11663-I	2	JP1/PW Schedule	情報			
KAVP11664-I	3	JP1/PW Schedule	情報			
KAVP11665-I	4	JP1/PW Schedule	情報			

表 17-3 Windows イベントログ出力メッセージ情報一覧

17.4 メッセージ一覧

17.4.1 Windows で表示されるメッセージ

ここでは, Windows版 JP1/Power Monitor で表示されるメッセージについて説明します。

KAVP11015-E

レジストリーの読み込みに失敗した為処理を中止します レジストリーの読み込みに失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

JP1/Power Monitor が正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP11016-E

マネージャーの設定が行われている為処理を中止します

マネージャーホストが設定されています(エージェントホストとして設定されていま す)。

(S)

処理を中断します。

(0)

[マネージャーの設定]ダイアログボックスで,マネージャーホストの設定を解除し てください。

KAVP11017-E

- マネージャーの起動中にエラーが発生した為処理を中止します JP1/PW Manager Service サービスの起動中に,システムエラーが発生しました。
 - (S)

処理を中断します。

(0)

OS が正しく運用されているかどうか確認してください。

KAVP11018-W

エージェントホストの定義情報の保存に失敗しました エージェントホストの定義情報を保存するときに,メモリー不足などのエラーが発生し ました。 (S)

エージェントホストの定義情報は,無視されます。

(0)

十分なメモリー環境で運用してください。

KAVP11019-W

変更待ちスレッドの作成に失敗しました

JP1/PW Manager Service サービスとの通信時に,メモリー不足などのエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

十分なメモリー環境で運用してください。

KAVP11020-W

マネージャーサービス監視スレッドの作成に失敗しました

JP1/PW Manager Service サービスとの通信時に,メモリー不足などのエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

十分なメモリー環境で運用してください。

KAVP11021-W

チェックタイミングスレッドの作成に失敗しました JP1/PW Manager Service サービスとの通信時に,メモリー不足などのエラーが発生し

ました。

(S)

処理を中断します。

(0)

十分なメモリー環境で運用してください。

KAVP11022-E

イベントオブジェクトの作成に失敗しました

JP1/PW Manager Service サービスとの通信時に,システムエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

OS が正しく運用されているかどうか確認してください。

KAVP11023-E

エラーが発生したため変更待ちスレッドを終了します システムエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

OS が正しく運用されているかどうか確認してください。

KAVP11024-E

エラーが発生したためマネージャーサービス監視スレッドを終了します 他ホストの制御時に通信エラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

ホストを再起動してください。問題が解決しない場合,資料採取ツールを実行して 資料を採取し,システム管理者に連絡してください。

KAVP11025-E

エラーが発生したためチェックタイミングスレッドを終了します システムエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

OS が正しく運用されているかどうか確認してください。

KAVP11026-W

排他に失敗したためマネージャーの状態情報が取得できませんでした

マネージャーホストが計画終了または強制終了中であるため,マネージャーホストの状 態情報が取得できませんでした。

(S)

マネージャーホストの状態情報を取得しません。

(0)

マネージャーホスト終了中に,操作しないでください。

KAVP11027-W

マネージャーの状態情報が取得できませんでした 自ホストのスケジュールが編集中,計画終了中,または強制終了中であるため,マネー ジャーホストの状態情報が取得できませんでした。

(S)

マネージャーホストの状態情報を取得しません。

(0)

マネージャーホストのスケジュールが編集中でないかどうか確認してください。

KAVP11028-W

マネージャーの状態情報が更新できませんでした

マネージャーホストの状態情報を更新できませんでした。

(S)

マネージャーホストの状態情報を更新しません。

(0)

マネージャーホストが計画終了中または強制終了中でないか確認してください。

KAVP11029-E

不正なコマンド文字列を受信しました

内部矛盾を検知しました。

(S)

受信内容は無視されます。

(0)

資料採取ツールを実行して資料を採取し,システム管理者に連絡してください。

KAVP11030-E

コマンド文字列の受信に失敗しました 通信エラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

次のような順序で対処してください。

- マネージャーホスト,またはマネージャーホストのウィンドウおよびダイアログ ボックスを不用意にプロセス終了させ,そのまま運用していないかどうか確認す る。
- 2. OS を再起動する。

KAVP11031-E

- パイプの接続に失敗しました 通信エラーが発生しました。
 - (S)

処理を中断します。

(0)

次のような順序で対処してください。

- マネージャーホスト,またはマネージャーホストのウィンドウおよびダイアログ ボックスを不用意にプロセス終了させ,そのまま運用していないかどうか確認す る。
- 2. OS を再起動する。

KAVP11032-E

状態情報格納領域の確保に失敗しました

メモリー不足が発生しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

十分なメモリー環境で運用してください。

KAVP11033-E

マネージャーの IP アドレスの取得に失敗しました 通信エラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

次のような順序で対処してください。

- マネージャーホスト,またはマネージャーホストのウィンドウおよびダイアログ ボックスを不用意にプロセス終了させ,そのまま運用していないかどうか確認す る。
 OC を更お動する
- OS を再起動する。

KAVP11034-E

レジストリーの読み込みに失敗しました

(S)

処理を中断します。

(0)

JP1/Power Monitor が正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP11035-E

マネージャーの状態情報の表示に失敗しました

(S)

マネージャーホストの状態情報は,表示しません。

(0)

マネージャーホストのスケジュールが編集中でないか確認してください。 マネージャーホストが計画終了中または強制終了中でないか確認してください。

KAVP11036-E

エージェントホストの定義情報の取得に失敗しました リモート電源エージェントホストファイルが開けませんでした。

(S)

処理を中断します。

(0)

リモート電源エージェントホストファイルが壊れている可能性があります。 資料採取ツールを実行して資料を採取し,システム管理者に連絡してください。

KAVP11037-E

マネージャーサービスとのアクセスに失敗しました

JP1/PW Manager Service サービスとの通信時に,障害が発生しています。

(S)

JP1/PW Manager Service サービスと通信しません。

(0)

JP1/PW Manager Service サービスが起動しているかどうか確認してください。

KAVP11040-W

状態情報の更新に失敗しました

エージェントホストの状態更新時に,エラーが発生しました。

(S)

エージェントホストの状態更新を中断します。

(0)

画面表示状態が不正であれば,最新の状態情報を再取得ください。

KAVP11041-I

エージェントホストから起動の報告がありました エージェントホストが起動しました。

KAVP11042-I

エージェントホストから停止の報告がありました エージェントホストが停止しました。

KAVP11043-I

エージェントホストから状態不明の報告がありました エージェントホストが状態不明です。

KAVP11044-I

エージェントホストから監視終了中の報告がありました エージェントホストが監視終了中です。

KAVP11045-I

エージェントホストから計画終了中の報告がありました エージェントホストが計画終了中です。

KAVP11046-I

エージェントホストから制限終了中の報告がありました エージェントホストが制限終了中です。

KAVP11047-I

エージェントホストから終了中の報告がありました エージェントホストが強制終了中です。

KAVP11049-E

エージェントホストの起動に失敗しました エージェントホストの処理でエラーが発生したか,または,処理がキャンセルされまし た。

(S)

エージェントホストを起動しません。

KAVP11050-E

エージェントホストの停止に失敗しました

エージェントホストの停止処理でエラーが発生したか,または,処理がキャンセルされました。

(S)

エージェントホストの停止処理を中断します。

KAVP11051-E

エージェントホストの削除に失敗しました システムエラーが発生しました。

(S)

エージェントホストを削除しません。

(0)

資料採取ツールを実行して資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

KAVP11052-E

定義情報の取得に失敗しました

エージェントホストの定義情報の取得時にエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

JP1/PW Manager Service サービスが起動しているかどうか確認してください。

KAVP11053-E

エージェントホストの追加に失敗しました

システムエラーが発生しました。

(S)

エージェントホストを追加しません。

(0)

メモリー不足などが原因で OS の動作が不安定になっていないかどうか確認してく ださい。また,十分なメモリー環境で運用してください。

KAVP11054-E

操作権限がないため削除することはできません

実行ユーザーに Administrators 権限がありません。

(S)

処理を中断します。

(0)

実行権限のあるユーザーが実行してください。

KAVP11055-E

エージェントホストの追加または終了結果の取得に失敗しました エージェントホストの追加または終了結果の取得時に,エラーが発生しました。

(S)

処理しません。

(0)

JP1/PW Manager Service サービスが起動しているかどうか確認してください。

KAVP11056-E

エージェントホストの停止または終了結果の取得に失敗しました エージェントホストの停止処理に失敗しました。

(S)

エージェントホストを停止しません。

(0)

JP1/PW Manager Service サービスが起動しているかどうか確認してください。また,電源制御装置を制御するコマンドが正しく動作しているか確認してください。

KAVP11057-E

エージェントホストの起動または終了結果の取得に失敗しました

エージェントホストの起動に失敗しました。

(S)

エージェントホストを起動しません。

(0)

JP1/PW Manager Service サービスが起動しているかどうか確認してください。

KAVP11058-E

初期化に失敗しました

初期化処理で、システムエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

直前のエラーメッセージを参照してください。また,メモリー不足が発生していないかどうか確認してください。

KAVP11059-W

初期化に失敗しました(イベントオブジェクトエラー)

マネージャーホストとの通信時にエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

メモリー不足が発生していないかどうか確認してください。

KAVP11060-E

初期化に失敗しました(サービスとのアクセスに失敗しました) 通信エラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

JP1/PW Manager Service サービスが起動しているかどうか確認してください。

KAVP11061-E

初期化に失敗しました(リモート電源の設定情報の取得に失敗しました) 通信エラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

JP1/PW Manager Service サービスが起動しているかどうか確認してください。

KAVP11062-E

コマンドライン引数の解析に失敗した為処理を中止します コマンドライン引数の形式が不適切です。

(S)

処理を中断します。

(0)

正しい引数を設定してください。

KAVP11063-W

マネージャーサービスが停止中のため開始を待ちます JP1/PW Manager Service サービスが停止しています。

(0)

JP1/PW Manager Service サービスを起動してください。

KAVP11064-E

マネージャーサービスの停止により処理を中止します

JP1/PW Manager Service サービスが停止したことによって,処理が中断されました。

(S)

処理を中断します。

(0)

JP1/PW Manager Service サービスを起動してください。

KAVP11065-I

JP1/PW Manager Service サービスを起動します

JP1/PW Manager Service サービスを起動しました。

KAVP11066-E

初期化に失敗しました(レジストリーの読み込み失敗)

(S)

処理を中断します。

(0)

JP1/Power Monitor が正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP11068-I

JP1/PW Manager Service サービスを停止します

JP1/PW Manager Service サービスを停止しました。

KAVP11069-W

JP1/PW Manager Service サービス処理中にエラーが発生しました

(S)

処理を中断します。

(0)

JP1/Base が正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP11070-W

マネージャーが設定されています マネージャーホストが設定されています(エージェントホストとして設定されていま す)。

(S)

処理を中断します。

(0)

[マネージャーの設定]ダイアログボックスで,マネージャーホストの設定を解除し てください。

KAVP11073-E

リモート電源処理に失敗しました 他ホストの制御でエラーが発生しました。または処理がキャンセルされました。

(S)

処理を中断します。

(0)

前後のエラーメッセージを参照してください。

KAVP11074-E

終了結果待ちの開始時間が不明です

(S)

処理を中断します。

(0)

資料採取ツールを実行して資料を採取し,システム管理者に連絡してください。

KAVP11075-E

リモート電源要求をエージェントホストに送ることができませんでした JP1 イベントの状態が不正です。

(S)

処理を中断します。

(0)

JP1 イベントが正しく運用されているかどうか確認してください。

KAVP11076-E

要求したリモート電源処理は存在しないため実行できませんでした

(S)

処理を中断します。

(0)

資料採取ツールを実行して資料を採取し,システム管理者に連絡してください。

KAVP11077-E

リモート電源処理要求が拒否されました

他ホスト制御要求が拒否されました。

(S)

処理を中断します。

(0)

マネージャーホストおよびエージェントホストの設定は正しいか,またはマネージャーホストおよびエージェントホストのシステム時間の設定に,ずれがないかどうか確認してください。

KAVP11078-E

リモート電源処理でエラーが発生しました マネージャーホストおよびエージェントホスト間の通信で障害が発生しています。 (S)

処理を中断します。

(0)

自動的に復旧しない場合,資料採取ツールを実行して資料を採取し,システム管理 者に連絡してください。

KAVP11081-E

エージェントホストの状態情報の取得に失敗しました エージェントホストが停止しています。

(S)

処理を中断します。

KAVP11082-E

エージェントホストの状態情報が取得できなくなりました

(S)

処理を中断します。

(0)

JP1/Power Monitor 運用中は JP1/Base Event サービスの再起動を繰り返し行わな いでください。JP1/PW Manager Service サービスを再起動してください。

KAVP11083-I

エージェントホストからの応答を受信しました エージェントホストの状態通知を受信しました。

KAVP11084-I

終了処理の開始を受信しました エージェントホストの終了処理の開始を受信しました。

KAVP11085-I

終了処理の完了を受信しました エージェントホストの終了処理の完了を受信しました。

KAVP11086-E

終了処理の完了待ちを中止しました

エージェントホストの終了処理の完了待ちを中止しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

マネージャーホスト側およびエージェントホスト側の設定が正しいかどうか確認してください。

KAVP11087-E

終了処理の完了を受信できませんでした

終了待ち時間の時間切れです。エージェントホストの終了処理の完了を受信できません でした。

(S)

終了待ちを中断します。

(0)

マネージャーホスト側およびエージェントホスト側の設定が正しいかどうか確認し てください。

KAVP11089-E

リモート電源要求に対する応答がありません エージェントホストからの応答がありません。

(0)

エージェントホストの状態が不正です。エージェントホスト側の設定が正しいかど うか,またはエージェントホストの JP1/Power Monitor が正しく運用されているか どうか確認してください。

KAVP11090-E

許容時間内にリモート電源要求を送ることができませんでした エージェントホストとの通信を再実行しています。

(0)

マネージャーホストおよびエージェントホストで, JP1/Base および JP1/Power Monitor が正しく設定されているかどうか確認してください。

KAVP11091-E

状態情報を取得する前処理でエラーが発生しました

エージェントホストとの通信でエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

JP1/Base Event サービスが起動しているか確認してください。停止していた場合, [マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウを終了し, JP1/PW Manager Service サービスを再起動してください。 JP1/Base Event サービスが起動していた場合,マネージャーホストおよびエージェ ントホストで, JP1/Base および JP1/Power Monitor が正しく設定されているか確認してください。

KAVP11092-W

フィルター解放処理でエラーが発生しました エージェントホストとの通信でエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

マネージャーホストおよびエージェントホストで, JP1/Base および JP1/Power Monitor が正しく設定されているかどうか確認してください。

KAVP11093-I

エージェントホストの状態情報が取得できるようになりました エージェントホストの状態情報が取得できるようになりました。

KAVP11095-E

イベントサービスの状態がチェックできません

(0)

JP1/Base Event サービスが正しく設定されているかどうか確認してください。JP1/ Base Event サービスが起動しているかどうか確認してください。

KAVP11096-E

イベントがオープンできませんでした

[マネージャー‐リモート電源連携]ウィンドウ起動時に異常を検知しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

マネージャーホストの OS の内部がビジー状態の可能性があります。しばらく時間 を置いてから,ウィンドウを起動してください。

KAVP11097-E

マネージャー要求処理に失敗しました

(0)

不正な設定で要求していないか要求内容の設定を確認してください。

KAVP11098-E

マネージャーへの情報通知処理に失敗しました

(S)

処理を中断します。

(0)

JP1/Base Event サービスサービスが起動しているかどうか確認してください。

KAVP11101-E

すべての状態通知要求に失敗しました

グループに登録されているエージェントホストのすべてから,情報の収集に失敗しました。

(0)

エージェントホストすべてが停止中,または,ネットワーク上のイベント送受信が ビジー状態の可能性があります。[マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウか ら,エージェントホストが起動または終了できれば問題ありません。

KAVP11102-E

要求したマネージャー処理は存在しないため実行できませんでした 不当な内容の要求を受信しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

資料採取ツールを実行して資料を採取し,システム管理者に連絡してください。

KAVP11105-W

エージェントホストからの状態情報をマネージャーに送れませんでした

(0)

[マネージャー - リモート電源連携] ウィンドウが起動していないときに表示される 場合は,問題ありません。

KAVP11106-E

必要なエージェントホストの状態情報が送られてきませんでした エージェントホストとの通信でエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

マネージャーホストとエージェントホストの設定に誤りがないか確認ください。 JP1/Power Monitor の運用中に,手動で JP1/PW Manager Service サービス, JP1/ PW Agent Service サービス,および JP1/Base Event サービスを停止しないでくだ さい。

KAVP11107-W

解放処理に失敗しました 解放処理に失敗しました。

(0)

JP1/Base Event サービスが正しく運用されているかどうか確認してください。

KAVP11108-I

エージェントホストから正常の応答がありました エージェントホストから正常の応答がありました。

KAVP11109-I

エージェントホストから JP1/PW 未起動または JP1/AOM 未起動の応答がありました

(0)

エージェントホストの JP1/PW Agent Service サービスおよび JP1/Base Event サービスが自動起動に設定されているかどうか確認してください。

KAVP11110-E

エージェントホストへのアクセスが拒否されました

(0)

マネージャーホストおよびエージェントホストが正しく設定されているかどうか, またはマネージャーホストおよびエージェントホストのシステムの時刻設定にずれ がないかどうか確認してください。

KAVP11111-E

エージェントホストからエラーの応答がありました

(0)

マネージャーホストおよびエージェントホストが正しく設定されているかどうか, またはマネージャーホストおよびエージェントホストのシステムの時刻設定にずれ がないかどうか確認してください。

KAVP11113-E

現在の JP1/PW バージョンを取得できませんでした

(S)

処理を中断します。

(0)

JP1/Power Monitor が正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP11114-E

- スレッドが作成できませんでした
 - (S)

処理を中断します。

(0)

十分なメモリー環境でホストが運用されているかどうか確認してください。

KAVP11115-E

システムエラーが発生しました

(S)

処理を中断します。

(0)

次のことについて確認してください。

- マネージャーホストおよびエージェントホストが正しく設定されているかどうか
- マネージャーホストおよびエージェントホストのシステムの時刻設定にずれがないかどうか
- エージェントホストで、[環境設定]ダイアログボックスの[使用プログラム名]の設定が正しいかどうか

KAVP11118-I

リモート電源処理に成功しました エージェントホストの制御に成功しました。

KAVP11119-E

リモート電源処理に失敗しました

エージェントホストの制御に失敗しました。マネージャーホストからの要求をキャンセ ルしました。

(S)

処理を中断します。

(0)

次のことを確認してください。

- エージェントホストに対するマネージャーホストの要求に誤りがないかどうか
- エージェントホストの JP1/PW Agent Service サービスおよび JP1/Base Event サービスが起動しているかどうか
- 設定が正しいかどうか

KAVP11160-E

操作要求が届いたかどうかの確認でエラーが発生しました

(0)

マネージャーホストおよびエージェントホストで JP1/Base Event サービスが起動し ているかどうか確認してください。また,マネージャーホストおよびエージェント ホストが正しく設定されているかどうか確認してください。

KAVP11161-I

リモート電源オフ処理の完了を待ちます ホストの電源オフ処理の完了を待ちます。

KAVP11174-W

エージェントホストの状態情報の保存に失敗しました JP1/PW Manager Service サービス起動時にエージェントホストがまったく登録されて いない場合に出力されます。

(S)

エージェントホストの状態情報を保存しません。

(0)

マネージャーホストとして,運用する場合は,エージェントホストを登録して運用 してください。エージェントホストが登録されているにもかかわらず出力される場 合は,JP1/Power Monitor が正しくインストールされたかどうか確認してください。 また,ディスク容量を確認してください。

KAVP11208-E

電源制御情報が破壊されています

不正な要求コードを受信しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

資料採取ツールを実行して資料を採取し,システム管理者に連絡してください。

KAVP11209-I

電源 OFF 要求処理が完了しました エージェントホストの電源がオフになりました。

KAVP11210-I

電源 ON 要求処理が完了しました エージェントホストの電源がオンになりました。

KAVP11211-I

キャンセル要求を受理しました

キャンセル要求を受け付けました。

KAVP11212-I

再起動要求処理が完了しました エージェントホストが再起動しました。

KAVP11216-I

電源オンまでの待ち時間(秒): ホストの電源オンまでの待ち時間を表示します。

KAVP11222-E

WaitForMultipleObjects 関数でエラーが発生しました(システムエラー)

システムエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

資料採取ツールを実行して資料を採取し,システム管理者に連絡してください。

KAVP11223-E

UPS 定義ファイルのオープンに失敗しました

(S)

処理を中断します。

(0)

APC 社製 Smart-UPS および Call-UPS II との連携はサポートしませんので, APC 社製 Smart-UPS および SNMP アダプターへ移行してください。 SNMP アダプターのセットアップ方法は APC マニュアルを参照してください。 JP1/Power Monitor マニュアル「インストールとセットアップ(Windows ホスト)」 の「他ホストを起動・終了する場合」を参照し,「APC 社製ソフトウェア「Power Chute(R) Business Edition」をサポートする無停電電源装置をホストに接続する場 合の設定」および,ウィンドウとダイアログボックス(Windows ホスト)を参照 し,「[エージェントホストの設定]ダイアログボックス」に従い再セットアップを 行います。

KAVP11246-I

電源投入前の APC 本体:Status 電源投入前の APC 社製電源制御装置本体の情報を表示します。

KAVP11248-E

APC からのデータ受信時にタイムアウトが発生しました

(S)

処理を中断します。

(0)

次のことについて確認してください。

- APC 社製電源制御装置本体が正しく設定されているかどうか
- 使用している APC 社製電源制御装置は, JP1/Power Monitor でサポートしている 機種かどうか

KAVP11255-E

System Manager Service との交信中にエラーを検知したため処理を中断します

ホストの起動処理に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

次のことについて確認してください。

- System Manager が正しくインストールされているかどうか
- System Manager が正しく設定されているかどうか
- System Manager で他ホストの電源を制御できるかどうか

System Manager で他ホストの電源を制御できない場合, JP1/Power Monitor を 使って他ホストの電源を制御できません。System Manager を正しく設定し直して ください。

KAVP11256-E

System Manager Service にログインできませんでした

Administrators 権限で System Manager のマネージャーサービスにログインするパス ワードが誤っています。

(S)

処理を中断します。

(0)

正しいパスワードを指定してください。

KAVP11257-E

指定コンピュータ名は System Manager に登録されていません

(S)

処理を中断します。

(0)

- 次のことについて確認してください。
- System Manager が正しくインストールされているかどうか
- System Manager が正しく設定されているかどうか
- System Manager で他ホストの電源を制御できるかどうか

System Manager で他ホストの電源を制御できない場合, JP1/Power Monitor を 使って他ホストの電源を制御できません。System Manager を正しく設定し直して ください。

KAVP11258-E

指定コンピュータに PCI タイプの SVP ボードが搭載されていません

指定したホストに PCI 版の SVP ボードが組み込まれていないため,ホストの電源を制御 できません。

(S)

処理を中断します。

(0)

PCI版のSVPボードでだけ,他ホストを制御できます。

KAVP11259-E

System Manager Service に接続できませんでした

(S)

処理を中断します。

(0)

次のことについて確認してください。

- System Manager が正しくインストールされているかどうか
- System Manager が正しく設定されているかどうか
- System Manager で他ホストの電源を制御できるかどうか

System Manager で他ホストの電源を制御できない場合, JP1/Power Monitor を 使って他ホストの電源を制御できません。System Manager を正しく設定し直して ください。

KAVP11260-I

System Manager Service とのデータ送受信を開始します 接続先: System Manager のマネー ジャーサービスホストの IP アドレス(Target:ホスト名)

System Manager のマネージャーサービスとのデータ送受信を開始します。

KAVP11261-I

System Manager Service とのデータ送受信を終了します 接続先: System Manager のマネー ジャーサービスホストの IP アドレス

System Manager のマネージャーサービスとのデータ送受信を終了します。

KAVP11262-E

SVP への電源 ON 要求実行時にエラーが発生しました

(S)

処理を中断します。

(0)

次のことについて確認してください。

- System Manager が正しくインストールされているかどうか
- System Manager が正しく設定されているかどうか
- System Manager で他ホストの電源を制御できるかどうか

System Manager で他ホストの電源を制御できない場合, JP1/Power Monitor を 使って他ホストの電源を制御できません。System Manager を正しく設定し直して ください。

KAVP11263-E

System Manager がインストールされていませんので電源 ON 要求を発信できません

(S)

処理を中断します。

(0)

System Manager が正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP11268-E

System Manager の状態情報取得時に異常を検知しました

(S)

処理を中断します。

(0)

次のことについて確認してください。

- System Manager が正しくインストールされているかどうか
- System Manager が正しく設定されているかどうか
- System Manager で他ホストの電源を制御できるかどうか

System Manager で他ホストの電源を制御できない場合, JP1/Power Monitor を 使って他ホストの電源を制御できません。System Manager を正しく設定し直して ください。

KAVP11271-I

リモート電源コントロールコマンドを実行します:電源制御装置種別名 電源制御装置を制御するコマンドを実行します。

KAVP11272-E

リモート電源コントロールコマンドの読み込み時にエラーが発生しました

(S)

処理を中断します。

(0)

電源制御装置を制御するコマンドが正しく設定されているかどうか確認してください。

KAVP11273-E

リモート電源コントロールコマンド実行時にエラーが発生しました

(S)

処理を中断します。

(0)

電源制御装置を制御するコマンドが正しく設定されているかどうか確認してくださ い。また,エージェントホストの電源制御装置の設定が完了しているかどうか確認 してください。 電源制御装置を制御するコマンドが正しくインストールされているかどうか確認し てください。

KAVP11274-I

リモート電源コントロールコマンドの実行が正常に終了しました 電源制御装置を制御するコマンドの実行が正常に終了しました。

KAVP11275-I

登録されたすべてのエージェントホストに対して再度電源 ON を行います グループに登録されているすべてのエージェントホストに対して,再度電源オンします。

KAVP11276-I

停止報告が得られなかったエージェントホストに対して強制終了を試みます 停止しなかったエージェントホストに対して,強制終了を開始します。

KAVP11277-I

リモート電源コントロールコマンド実行中に実行制限時間に到達したため実行を中断します 電源制御装置を制御するコマンドの実行中に,実行打ち切り時間を超えたため,実行を
中断します。

KAVP11278-I

リモート電源コントロールコマンドの再実行を行います(残り時間:秒) 電源制御装置を制御するコマンドを再実行します。

KAVP11279-I

リモート電源コントロールコマンドから再実行要求が返ったため再実行を行います 電源制御装置を制御するコマンドを再実行します。

KAVP11280-E

- リモート電源コントロールコマンド(他ホスト電源制御コマンド)が設定されていません 電源制御装置を制御するコマンドが設定されていません。
 - (S)

処理を中断します。

(0)

電源制御装置を制御するコマンドを設定してください。

KAVP11281-I

電源 ON 要求を発信しました 発信先:ホスト名,電話番号, IP アドレスのうちのどれか ホストの電源オン要求を発信しました。

KAVP11282-I

電源 OFF 要求を発信しました 発信先ホスト:ホスト名 ホストの電源オフ要求を発信しました。

KAVP11283-I

パワー ON 要求を発信しました 発信先:電話番号 ホストの電源オン要求を発信しました。

KAVP11284-I

電源 OFF 要求を発信しました 発信先:ホスト名,電話番号, IP アドレスのうちのどれか ホストの電源オン要求を発信しました。

KAVP11285-I

再起動要求を発信しました 発信先:ホスト名または IP アドレス ホストの再起動要求を発信しました。

KAVP11294-I

SNMP 経由のデータ送受信を開始します 接続先: IP アドレス SNMP 経由のデータ送受信を開始します。

KAVP11295-I

SNMP 経由のデータ送受信を終了します 接続先: IP アドレス SNMP 経由のデータ送受信を終了します。

KAVP11302-E

次回電源投入時刻の設定(年)に誤りを検知しました 次回電源投入時刻の設定年に誤りがあります。

(S)

処理を中断します。

(0)

ホストの電源をオンした時刻から1年後の前の月までの範囲の時刻になるように, 次回電源投入時刻を設定し直してください。

KAVP11303-E

次回電源投入時刻の設定(月)に誤りを検知しました 次回電源投入時刻の設定月に誤りがあります。

(S)

処理を中断します。

(0)

ホストの電源をオンした時刻から1年後の前の月までの範囲の時刻になるように, 次回電源投入時刻を設定し直してください。

KAVP11304-E

次回電源投入時刻の設定(日)に誤りを検知しました 次回電源投入時刻の設定日に誤りがあります。

(S)

処理を中断します。

(0)

ホストの電源をオンした時刻から1年後の前の月までの範囲の時刻になるように, 次回電源投入時刻を設定し直してください。

KAVP11305-E

次回電源投入時刻の設定(時)に誤りを検知しました 次回電源投入時刻の設定時刻に誤りがあります。 (S)

処理を中断します。

(0)

ホストの電源をオンした時刻から1年後の前の月までの範囲の時刻になるように, 次回電源投入時刻を設定し直してください。

KAVP11306-E

次回電源投入時刻の設定(分)に誤りを検知しました 次回電源投入時刻の設定時刻に誤りがあります。

(S)

処理を中断します。

(0)

ホストの電源をオンした時刻から1年後の前の月までの範囲の時刻になるように, 次回電源投入時刻を設定し直してください。

KAVP11307-E

設定された次回電源投入時刻はシステム時刻よりも以前の時刻です ホストを起動した時刻より前の時刻を次回電源投入時刻として設定しています。

(S)

処理を中断します。

(0)

ホストの電源をオンした時刻から1年後の前の月までの範囲の時刻になるように, 次回電源投入時刻を設定し直してください。

KAVP11308-E

次回電源投入時刻の設定内容に範囲外エラーを検知しました 設定できる時刻の範囲を超えて,次回電源投入時刻を設定しています。

(S)

処理を中断します。

(0)

ホストの電源をオンした時刻から1年後の前の月までの範囲の時刻になるように, 次回電源投入時刻を設定し直してください。

KAVP11309-E

グループコントロール定義ファイルの読み込みで異常を検知しました

(S)

処理を中断します。

(0)

JP1/Power Monitor が正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP11310-E

リモート電源マネージャー登録ファイルの読み込みで異常を検知しました

(S)

処理を中断します。

(0)

JP1/Power Monitor が正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP11311-I

自ホストの電源オフが開始されるためグループ登録ホストの強制終了を開始します マネージャーホストの電源オフが開始されるため,グループに登録したエージェントホ ストの強制終了を開始します。

KAVP11312-I

グループ化されたエージェントホストの電源オン処理は行いません グループに登録されたエージェントホストの電源をオンにしません。

(0)

電源をオンにする場合,エージェントホストをグループに登録してください。

KAVP11313-I

完了待ちエージェントホストの完了報告を受理しました ホスト:ホスト名 完了待ちエージェントホストから完了報告を受け付けました。

KAVP11314-I

グループ化されたエージェントホストの電源オン処理を開始します グループに登録されたエージェントホストの電源オンを開始します。

KAVP11315-I

エージェントホストの起動完了を待ちます ホスト:ホスト名または(WAIT=秒) グループに登録されたエージェントホストの起動完了を待ちます。

KAVP11316-I

エージェントホストの起動完了を待ちませんホスト:ホスト名 グループに登録されたエージェントホストの起動完了を待ちません。

KAVP11317-I

待ち時間を過ぎてもエージェントホストからの起動完了通知がありませんでした ホスト:ホス ト名

起動待ち時間を過ぎてもエージェントホストからの起動完了通知がありませんでした。

(S)

次のエージェントホストがグループに登録されている場合 そのエージェントホストを起動します。

次のエージェントホストがグループに登録されていない場合 処理を終了します。

(0)

必要に応じて,マネージャーホストで,エージェントホストが起動したかどうかを 確認してください。

KAVP11318-I

グループ化されたエージェントホストの電源オン処理を終了します グループに登録されたエージェントホストの電源オン処理を終了します。

KAVP11319-E

種別の指定が無いためエージェントホストの電源オン処理は行いませんホスト:ホスト名 エージェントホストに接続されている電源制御装置の種別を設定していないため,エー ジェントホストの電源をオンにできません。

(0)

エージェントホストに接続されている電源制御装置の種別を設定してください。

KAVP11324-I

グループ化されたエージェントホストの電源オフ処理を開始します グループに登録されたエージェントホストの電源オフ処理を開始します。

KAVP11325-I

エージェントホストの電源オフの完了を待ちます エージェントホストの電源オフの完了を待ちます

KAVP11326-I

エージェントホストの電源オフの完了を待ちません エージェントホストの電源オフの完了を待ちません。

KAVP11329-I

グループ化されたエージェントホストの電源オフ処理を終了します

グループ化されたエージェントホストの電源オフ処理を終了します。

KAVP11330-I

エージェントホストに対して強制終了要求を発信しますホスト:ホスト名 エージェントホストに対して強制終了要求を発信します。

KAVP11331-E

- 種別の指定が無いためエージェントホストの強制停止は行いません ホスト:ホスト名 エージェントホストに接続されている電源制御装置の種別を設定していないため,エー ジェントホストを強制電源オフできません。
 - (0)

エージェントホストに接続されている電源制御装置の種別を設定してください。

KAVP11333-E

- リモート電源連携定義ファイルのオープンに失敗しました 他ホスト制御情報のファイルが開けません。 次の原因が考えられます。
 - 他ホスト制御情報のファイルがない
 - 他ホスト制御情報のファイルの設定内容に誤りがある
 - 他ホスト制御情報のファイルが壊れている
 - (S)

処理を中断します。

(0)

資料採取ツールを実行して資料を採取し,システム管理者に連絡してください。

KAVP11334-E

リモート電源連携定義ファイルの読み込みに失敗しました

次の原因が考えられます。

- 他ホスト制御情報のファイルがない。
- 他ホスト制御情報のファイルの設定内容に誤りがある。
- 他ホスト制御情報のファイルが壊れている。
- (S)

他ホスト制御情報のファイルを読み込みません。

(0)

資料採取ツールを実行して資料を採取し,システム管理者に連絡してください。

KAVP11335-E

リモート電源連携定義ファイルのクローズに失敗しました 他ホスト制御情報のファイルの状態が不正です。 (0)

資料採取ツールを実行して資料を採取し,システム管理者に連絡してください。

KAVP11337-E

リモート電源連携定義ファイルが破壊されています 他ホスト制御情報のファイルの状態が不正です。

(0)

資料採取ツールを実行して資料を採取し,システム管理者に連絡してください。

KAVP11338-E

リモート電源連携定義ファイルの書き込みに失敗しました 他ホスト制御情報のファイルに情報を書き込めません。

(0)

ディスク容量が十分かどうか確認してください。

KAVP11407-I

プリンタの監視を開始します プリンタの監視を開始します。

KAVP11408-I

プリンタの監視を終了します プリンタの監視を終了します。

KAVP11410-I

電源を切断します ホストの電源をオフにします。

KAVP11412-I

シャットダウンを開始します ホストのシャットダウンを開始します。

KAVP11413-I

リブートを開始します ホストの再起動を開始します。

KAVP11414-I

EXITWINE を起動します ホストのシャットダウンを開始します。

KAVP11415-I

APCOFF を起動します

ホストのシャットダウンを開始します。

KAVP11416-I

- 自ホスト共通電源制御処理を開始します ホストのシャットダウンを開始します。
 - (S)

自ホストの電源制御コマンドを実行します。

(0)

このメッセージが表示されたあとホストがシャットダウンしない場合,自ホスト電源制御コマンドのログ情報またはホストの電源を制御するのに必要な情報を確認してください。

KAVP11418-E

メモリーが不足しています OS のメモリー不足が発生しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

十分なメモリー環境で運用してください。

KAVP11419-E

レジストリーの読み込みができません

(S)

処理を中断します。

(0)

JP1/Power Monitor が正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP11420-E

個別情報ファイルのアクセスに失敗しました

システムエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

資料採取ツールを実行して資料を採取し,システム管理者に連絡してください。

KAVP11421-E

初期化に失敗しました

システムエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

メモリー不足が発生していないかどうか確認してください。

KAVP11429-E

電源オフ又はシャットダウンに失敗しました

ホストの電源オフまたはシャットダウンに失敗しました。

(S)

ホストを電源オフまたはシャットダウンしません。処理を中断します。

(0)

このメッセージの前に表示された JP1/Power Monitor および関連プログラムのメッ セージで原因を特定し,取り除いてください。

KAVP11438-I

環境設定が変更されました

JP1/Power Monitor の[環境設定]ダイアログボックスの設定内容が変更されました。

KAVP11439-E

レジストリー情報の読み込みに失敗しました

[環境設定]ダイアログボックスの[使用プログラム名]で設定している情報が,削除されている可能性があります。または,Administrators権限を持たないユーザーが操作した可能性があります。

(0)

次のように対処してください。

- [環境設定]ダイアログボックスの設定内容を変更する場合
 [環境設定]ダイアログボックスの[使用プログラム名]で[なし]を選択してから変更してください。設定を変更したあと,[使用プログラム名]を設定し直してください。
- Administrators 権限を持たないユーザーが操作した場合 Administrators 権限でログインし直して操作してください。

KAVP11441-E

レジストリー情報の書き込みに失敗しました 環境設定情報を書き込む際にエラーが発生しました。 (S)

処理を中断します。

(0)

次のことについて確認してください。

- ・ JP1/Power Monitor が正しくインストールされているかどうか
- ホストが計画終了中または強制終了中でないかどうか

KAVP11444-E

FLORA MANAGER または System Manager でエラーを検知しました

(S)

処理を中断します。

(0)

次のことについて確認してください。

- ・ ホストに System Manager が正しくインストールされているかどうか
- System Manager が正しく設定されているかどうか
- System Manager でホストの電源を制御できるかどうか

KAVP11445-I

電源オフ処理中に電源オン時間になったため再起動します

(S)

ホストを再起動します。

KAVP11449-I

電源オフからオンまで 336 時間を超えたため電源オフのみ行ないます ホストの電源をオフにする時刻と電源をオンにする時刻が 336 時間以上の間隔でスケ ジュールに設定されている場合,設定した時刻にホストの電源がオンになりません。

(S)

スケジュールに設定した次回電源投入時刻が無効になります。

KAVP11464-E

不正なコマンド文字列を検知しました

不当な要求コードを検知しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

資料採取ツールを実行して資料を採取し,システム管理者に連絡してください。

KAVP11466-I

シャットダウンされないため, リトライします ホストがシャットダウンしないため, シャットダウン処理を再実行します。

KAVP11467-I

リブートされないため, リトライします ホストが再起動しないため, 再起動処理を再実行します。

KAVP11468-I

電源オフされないため,リトライします ホストの電源がオフにならないため,電源オフ処理を再実行します。

KAVP11469-E

電源制御関数のリトライ時にエラーが発生しました

システムエラーです。ホストのシャットダウン処理がエラーになりました。

(S)

処理を中断します。

(0)

ホストの OS の状態が正常かどうか確認してください。 資料採取ツールを実行して資料を採取し,システム管理者に連絡してください。

KAVP11470-E

カレンダー情報のロックに失敗しました

スケジュール情報を参照しようとしたが拒否されました。

(S)

スケジュール情報の参照を中断します。

(0)

ホストの終了処理中に表示された場合,問題ありません。ただし,ホストの終了処 理中に,スケジュール情報の参照や変更はできません。

KAVP11471-E

既に計画停止中なので,電源制御は行えません 計画終了処理中なので,ホストの電源は,制御できません。

KAVP11472-E

カレンダー情報のアクセスに失敗しました

スケジュール情報を参照しようとしましたが,拒否されました。

(S)

スケジュール情報の参照を中断します。

(0)

ホストの終了処理中に表示された場合,問題ありません。ただし,ホストの終了処 理中に,スケジュール情報の参照や変更はできません。

KAVP11476-E

POWENDAR の再起動に失敗しました

ホストの電源を制御するプロセスの実行過程でエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

メモリー不足が発生していないかどうか確認してください。

KAVP11477-W

カレンダー情報がロックされていますが , 直接電源 OFF を強行します

スケジュール情報がロックされていますが,ホストを強制電源オフします。

KAVP11478-E

Windows の終了に失敗しました

ホストの OS に対するシャットダウン要求でエラーが発生しました。

(S)

シャットダウン処理を中断します。

(0)

OSの状態を確認してください。

KAVP11479-E

使用プログラム名が「なし」になっているので電源オフは行えません

(S)

ホストの電源をオフしません。

(0)

[環境設定]ダイアログボックスの[使用プログラム名]で,[なし]以外を選択し てください。

KAVP11480-I

計画停止を開始します

ホストの計画終了を開始します。

KAVP11481-I

計画停止が完了しました ホストの計画終了が完了しました。

KAVP11482-E

プリンタの監視に失敗しました プリンタの出力状態の監視時にエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

プリンタの設定が正しいか,また,プリンタの出力が正常かどうか確認してください。

KAVP11486-E

自ホスト電源制御コマンドが設定されていません

(S)

処理を中断します。

(0)

次の手順で[環境設定]ダイアログボックスの[使用プログラム名]を設定し直し てください。

- 1. [電源制御装置の設定]ダイアログボックスで,[自ホスト電源制御コマンド]お よび[制御装置種別]を設定する。
- 2. [環境設定]ダイアログボックスの[使用プログラム名]に,[電源制御装置の設定]ダイアログボックスの[制御装置種別]で設定したものを設定する。

KAVP11487-E

環境設定の使用プログラム名称に誤りがあります

[環境設定]ダイアログボックスの[使用プログラム名]に,誤った名前が登録されてい ます。または[環境設定]ダイアログボックスで登録されている[使用プログラム名] の設定内容が変更または削除されました。

(0)

次の手順で[環境設定]ダイアログボックスの[使用プログラム名]を設定し直してください。

- 1. [電源制御装置の設定]ダイアログボックスで,[自ホスト電源制御コマンド]お よび[制御装置種別]を設定する。
- 2. [環境設定]ダイアログボックスの[使用プログラム名]に,[電源制御装置の設定]ダイアログボックスの[制御装置種別]で設定したものを設定する。

KAVP11488-I

電源制御装置の処理時間を仮定します

電源制御装置自身の電源がオフになるまでの時間を調査しています。

(S)

ホストの電源をオフにする時間と次回電源投入時間の間隔が短い場合,再起動する 場合があります。

KAVP11493-E

自ホストをシャットダウンするためのコマンドの実行に失敗しました

(0)

次のことを確認してください。

- 電源制御装置とホストが正しく接続されているかどうか
- [電源制御装置の設定]ダイアログボックスの[自ホスト電源制御コマンド]が正 しく設定されているかどうか
- [環境設定]ダイアログボックスの[使用プログラム名]が正しく設定されている かどうか
- ・ JP1/Base Control Service が起動されているかどうか

KAVP11503-E

他ホストの監視中にエラーが発生しました (code= コード番号)

他ホストの監視中にエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

[監視ホストの詳細]ダイアログボックスで登録したホストが,ネットワーク上で正しく認識されているか確認してください。

KAVP11504-E

他ホストの監視中にエラーが発生しました(メモリー不足です)

他ホストの監視中に,メモリー不足によるエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

十分なメモリー環境でホストを運用してください。

KAVP11505-I

他ホストの監視を開始します

他ホストの監視を開始します。

KAVP11506-I

他ホストの監視を終了します 他ホストの監視を終了します。

KAVP11507-I

動作中のホストがあります 動作中のホストがあります。

KAVP11512-E

パイプ接続時に回復不能なエラーが発生しました 自ホストの電源を制御するメインプロセスの状態が異常です。

(S)

処理を中断します。

(0)

自ホストの計画終了中または強制終了中に, aompwcon コマンドなどで計画終了または強制終了を再実行しないでください。

KAVP11513-E

JP1/Base Control Service が停止しました

JP1/Base Control Service サービスが停止したため,自ホストの電源を制御できません。

(0)

JP1/Power Monitor で設定したスケジュールで自ホストを運用している場合, JP1/ Base Control Service サービスを手動で起動または停止しないでください。ホストの 電源が正しく制御できなくなります。

KAVP11514-E

JP1/Base Control Service が起動されていません

JP1/Base Control Service サービスが停止しているたため, 自ホストの電源を制御できません。

(0)

JP1/Power Monitor で設定したスケジュールで自ホストを運用している場合, JP1/ Base Control Service サービスを手動で起動または停止しないでください。ホストの 電源が正しく制御できなくなります。

JP1/Base Control Service サービスが起動しているのに,このメッセージが出力された場合,次のように対処してください。

• System Manager と連携して運用している場合

「System Manager インストール先フォルダ ¥Program」に格納されている 「msvcrt.dll」,「mfc42.dll」,「mfc70.dll」および「msvcr70.dll」が 「JP1PW パス ¥bin」にコピーされているか確認してください。コピーされていな い場合は、「5.1.3(1) SVP ボードをホストに接続する場合の設定」を参照してコ ピーしてください。コピー終了後、システムを再起動してください。 再起動後も問題が解決しない場合、またはすでにコピーされている場合、資料採 取ツールを実行して資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

• System Manager と連携して運用していない場合 資料採取ツールを実行して資料を採取し,システム管理者に連絡してください。

KAVP11515-I

電源制御要求は正常に受け付けられました ホストに対する電源制御要求は,正常に受け付けられました。

KAVP11517-W

ほかで電源処理が実行中です

ホストの終了処理中です。

(0)

ホストの終了処理中に,ほかの操作はできません。

KAVP11520-E

電源制御中に POWENDAR.EXE でエラーが発生しました

ホストの電源制御中にエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

直前に表示されたエラーメッセージを参照し,障害を取り除いてください。

KAVP11521-E

POWENDAR.EXE から予期しないリターンコードが返されました

(S)

処理を中断します。

(0)

資料採取ツールを実行して資料を採取し,システム管理者に連絡してください。

KAVP11522-I

電源オフアイコンから電源制御の要求がありました JP1/AJS2 から, JP1/Power Monitor に対して電源制御の要求がありました。

KAVP11524-W

システムが起動してから10分を超えていない為,超えるまで待機します ホストが起動してから10分を超えていないため,超えるまで待機します。

(S)

10 分経過後,ホストの電源制御が開始されます。

KAVP11525-I

システムが起動してから10分を超えました ホストが起動してから10分を超えました。

(S)

ホストに対する電源制御を開始します。

KAVP11535-E

パラメーターの指定に誤りがありました

引数の指定に誤りがありました。

(S)

処理を中断します。

(0)

引数の誤りを修正してコマンドを再実行してください。

KAVP11539-E

Thread(2) マネージャー要求処理 (MNGR) 情報の取得に失敗しました

通信エラーが発生しました。[マネージャー‐リモート電源連携]ウィンドウが起動して いない場合に表示されます。

(0)

[マネージャー - リモート電源連携] ウィンドウが起動していないときに表示された 場合,問題ありません。

KAVP11541-E

Thread(2) マネージャー要求処理 (MSRT) 情報の取得に失敗しました

通信エラーが発生しました。[マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウが起動して いない場合に表示されます。

(0)

[マネージャー - リモート電源連携] ウィンドウが起動していないときに表示された 場合,問題ありません。

KAVP11543-E

Thread(2) マネージャー要求処理 (MSTP) 情報の取得に失敗しました

通信エラーが発生しました。[マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウが起動して いない場合に表示されます。

(0)

[マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウが起動していないときに表示された 場合,問題ありません。

KAVP11545-E

Thread(2) マネージャー要求処理 (KIND) 情報の取得に失敗しました

通信エラーが発生しました。[マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウが起動して いない場合に表示されます。

(0)

[マネージャー - リモート電源連携] ウィンドウが起動していないときに表示された 場合,問題ありません。

KAVP11547-E

Thread(2) リモート電源要求情報の取得に失敗しました

通信エラーが発生しました。[マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウが起動して いない場合に表示されます。

(0)

[マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウが起動していないときに表示された 場合,問題ありません。

KAVP11549-E

Thread(2)「終了」コマンドは不正なコマンドでした 不正な終了要求を受信しました。

(0)

資料採取ツールを実行して資料を採取し,システム管理者に連絡してください。

KAVP11550-E

Thread(2) 不正なコマンド文字列を受信しました

不正な要求を受信しました。

(0)

資料採取ツールを実行して資料を採取し,システム管理者に連絡してください。

KAVP11551-E

Thread(2) コマンド文字列の受信に失敗しました

通信エラーが発生しました。

(0)

ホストの OS が正しく運用されているかどうか確認してください。

KAVP11552-E

Thread(2)パイプの接続に失敗しました

通信エラーが発生しました。

(0)

[マネージャー - リモート電源連携] ウィンドウが起動していないときに表示された 場合,問題ありません。

[マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウが起動しているときに表示された場合,[マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウを再起動してください。

KAVP11561-E

Thread(1) 受信監視スレッドでエラーが発生しました

JP1/PW Manager Service サービスの処理で異常を検知しました。

(0)

システムエラーの可能性があります。 資料採取ツールを実行して資料を採取し,システム管理者に連絡してください。

KAVP11584-E

- ホスト定義情報の取得に失敗しました 定義情報の取得中にエラーが発生しました。
 - (S)

他ホストの電源制御を中断します。

(0)

JP1/Power Monitor が正しくインストールされているかどうか確認してください。 また,マネージャーホストで設定されているエージェントホストの設定内容が正し いかどうか確認してください。

KAVP11585-I

エージェントへのリモート電源操作を開始します 対象ホスト=ホスト名 エージェントホストの電源制御を開始します。

KAVP11586-E

- リモート電源対象ホストが登録されていませんので電源操作は行いません
 - (S)

エージェントホストに対する電源制御を中断します。

(0)

[エージェントホストの設定]ダイアログボックスで,制御するエージェントホスト

を設定してから、エージェントホストの電源を制御してください。

KAVP11587-I

登録されているリモート電源対象ホストすべてに対して電源操作を開始します エージェントホストとして設定したすべてのホストに対する電源の制御を開始します。

KAVP11588-E

指定ホストはリモート電源対象ホストに登録されていません ホスト名=ホスト名

エージェントホストとして設定していないホストに対して,電源の制御はできません。

(S)

指定されたホストに対して電源制御をしません。

(0)

[エージェントホストの設定]ダイアログボックスで,制御するエージェントホスト を設定してから,エージェントホストの電源を制御してください。

KAVP11589-E

指定ホストに対するリモート電源処理は行いません ホスト名=ホスト名

エージェントホストとして設定していないホストに対して,電源の制御はできません。

(S)

エージェントホストに対する電源制御を中断します。

(0)

JP1/Power Monitor が正しくインストールされているかどうか確認してください。 また,マネージャーホストで設定されているエージェントホストの設定内容が正し いかどうか確認してください。

KAVP11590-E

マネージャーサービスとの通信過程でエラーが発生しました JP1/PW Manager Service サービスとの通信でエラーが発生しました。

(0)

ホストに対して終了処理中かどうか,また,JP1/PW Manager Service サービスが 起動しているかどうか確認してください。

KAVP11592-E

コマンドの引数に誤りがあります

コマンドの引数に誤りがあります。

(S)

処理を中断します。

(0)

正しい引数を指定してコマンドを再実行してください。

KAVP11593-E

コマンドの実行権限がありません

Administrators 権限を持たないユーザーがコマンドを実行しました。

(S)

コマンドは実行されません。

(0)

Administrators 権限でログインし直して,コマンドを再実行してください。

KAVP11594-E

電源監視プロセスが起動していませんのでコマンドは実行できません

JP1/Base Control Service サービスが起動していません。

(0)

JP1/Base Control Service サービスを起動してください。

KAVP11595-W

指定されたパラメーターは Windows では無効です

コマンドで指定した引数は, Windows ホストでは無効です。

(S)

指定された引数は,実行されません。

KAVP11597-E

ホスト名が重複して指定されました ホスト名が重複して指定されました。

(S)

処理を中断します。

(0)

正しいホスト名を指定してコマンドを再実行してください。

KAVP11599-E

バージョン情報の取得に失敗しました

(0)

資料採取ツールを実行して資料を採取し,システム管理者に連絡してください。

KAVP11609-E

AJS2の状態が検知できません

JP1/AJS2 に対する処理でエラーが発生しました。

(0)

JP1/AJS2 が正しく運用されているかどうか確認してください。

KAVP11610-E

AJS2 終了要求時にエラーが発生しました

JP1/AJS2 に対する処理でエラーが発生しました。

(0)

JP1/AJS2 が正しく運用されているかどうか確認してください。

KAVP11615-E

マネージャーホストが入力できません(レジストリーエラー) 設定されているマネージャーホスト名が取得できませんでした。レジストリーで設定さ れている JP1/Power Monitor の情報が破壊されています。

(S)

処理を中断します。

(0)

資料採取ツールを実行して資料を採取し,システム管理者に連絡してください。

KAVP11618-W

マネージャーホストの設定が登録できません(レジストリーエラー)

マネージャーホストの設定情報が登録できませんでした。レジストリーで設定されてい る JP1/Power Monitor の情報が破壊されています。

(0)

資料採取ツールを実行して資料を採取し,システム管理者に連絡してください。

KAVP11619-I

マネージャーホストの設定を登録しました(HostName=ホスト名) マネージャーホストの設定をレジストリーに登録しました。

KAVP11624-W

マネージャーホストの設定が解除できません(レジストリーエラー) マネージャーホストの設定が解除できませんでした。レジストリーで設定されている JP1/Power Monitor の情報が破壊されています。

(0)

資料採取ツールを実行して資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

KAVP11625-I

マネージャーホストの設定を解除しました マネージャーホストの設定を解除しました。

KAVP11635-I

コマンドの実行が終了しました コマンド実行が終了しました

KAVP11636-E

コマンドの実行結果が取得できませんでした コマンド実行時にエラーが発生しました。

(0)

JP1/Power Monitor が正しく運用されているかどうか確認してください。

KAVP11637-E

コマンドが実行できませんでした コマンド実行時にエラーが発生しました。

(0)

JP1/Power Monitor が正しく運用されているかどうか確認してください。

KAVP11638-I

AJS2 に対する計画終了を開始します

JP1/AJS2で実行されているジョブまたはジョブネットに対する計画終了を開始します。

KAVP11639-I

AJS2 に対する強制終了を開始します

JP1/AJS2 で実行されているジョブまたはジョブネットに対する強制終了を開始します。

KAVP11643-I

同じプロセスによるローカル電源要求実行中のため完了を待ちます

(S)

実行終了を待ちます。

KAVP11644-I

同じプロセスによるリモート電源要求実行中のため完了を待ちます

(S)

実行終了を待ちます。

KAVP11645-E

- コマンドの実行中にエラーが発生しました コマンドの実行中にエラーが発生しました。
 - (0)

直前に表示された統合トレースログファイルの内容を確認してください。

KAVP11646-E

既に終了処理が開始されているため,要求は実行されません

(S)

実行要求は無視されます。

(0)

自ホスト終了処理中は,ほかの操作ができません。

KAVP11647-I

計画終了中に強制終了要求を受信したため AJS2 の計画終了待ちを中断します

(S)

計画終了待ちを中断します。

KAVP11648-I

自動運転を開始します

(S)

サービスを起動します。

KAVP11649-I

自動運転終了要求を受け付けました サービスの終了要求受付時に表示されるメッセージです。

KAVP11650-I

監視終了処理を開始します

(S)

計画終了処理を開始します。

KAVP11652-I

強制終了処理を開始します

(S)

強制終了処理を開始します。

KAVP11653-E

システムエラーが発生しました

(S)

実行中の処理は中断されます。

(0)

メモリー不足が発生していないか確認してください。

KAVP11654-I

JP1/PW Manager Service (論理ホスト名)を起動します JP1/PW Manager Service サービスを起動します。

KAVP11655-I

JP1/PW Manager Service (論理ホスト名)を停止します JP1/PW Manager Service サービスを停止します。

KAVP11656-E

続行できないエラーが発生したため, JP1/PW Manager Service (論理ホスト名)を停止しました

(S)

JP1/PW Manager Service サービスを停止します。

(0)

直前のエラーメッセージの内容を参照してください。

KAVP11657-E

レジストリーの読み込みに失敗したため, JP1/PW Manager Service (論理ホスト名)を開始できませんでした

(S)

JP1/PW Manager Service サービスを起動しません。

(0)

JP1/Power Monitor が正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP11658-I

JP1/PW Agent Service を起動します

JP1/PW Agent Service サービスを起動します。

KAVP11659-I

JP1/PW Agent Service を停止します

JP1/PW Agent Service サービスを停止します。

KAVP11660-E

続行できないエラーが発生したため, JP1/PW Agent Service を停止しました

(S)

JP1/PW Agent Service サービスを停止します。

(0)

直前のエラーメッセージの内容を参照してください。

KAVP11661-E

レジストリーの読み込みに失敗したため, JP1/PW Agent Service を開始できませんでした

(S)

JP1/PW Agent Service サービスを起動しません。

(0)

JP1/Power Monitor が正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP11662-I

JP1/Power Monitor ローカル電源制御を起動します 電源管理プロセスを起動します。

KAVP11663-I

JP1/Power Monitor ローカル電源制御を停止します 電源管理プロセスを停止します。

KAVP11664-I

計画終了を開始しました 計画終了を開始しました。

KAVP11665-I

強制終了を開始しました 強制終了を開始しました。

KAVP11701-E

AOMPW_CO.EXE の引数に予期しないものが設定されました(内部矛盾)

(S)

ホストの電源制御をしません。

(0)

資料採取ツールを実行して資料を採取し,システム管理者に連絡してください。

KAVP11702-E

特定日数の取得に失敗しました

スケジュール情報が取得できませんでした。

(0)

自ホストが終了処理を開始していないかどうか確認してください。

KAVP11703-E

レジストリーの作成に失敗しました システムエラーが発生しました。

(0)

ホストの OS が正しく運用されているかどうか確認してください。

KAVP11704-I

電源制御コマンド実行(コマンド名) 実行したコマンドが表示されます。

KAVP11719-E

カレンダー機能が実行中です

運転スケジュール定義ファイルのインポートまたはエクスポートコマンドの実行中に, 同コマンドが実行されました。または,同コマンドの実行中に,カレンダー設定関連の GUI が起動されました。

(S)

処理を中断します。

(0)

運転スケジュール定義ファイルのインポートまたはエクスポートが実行中ではない ことを確認して,再度実行してください。

KAVP11723-E

アクセス権が無いため処理が続行できません

(S)

処理を中断します。

(0)

ディスクのアクセス権限を確認してください。

KAVP11724-E

既にファイルが存在しました

出力先ファイルがすでに存在しています。

(S)

処理を中断します。

(0)

出力先ファイル指定の実行時に表示された場合は,指定したファイル名を確認して ください。ファイルを上書きする場合は,上書き指定オプションを指定して実行し てください。

KAVP11725-E

システムエラーが発生しました

(S)

処理を中断します。

(0)

資料採取ツールを実行して資料を採取し,システム管理者に連絡してください。

KAVP11727-E

レジストリーの書き込みができません

(S)

処理を中断します。

(0)

OS が正しく運用されているかどうか確認してください。

KAVP11733-I

カレンダー情報の退避が成功しました スケジュール情報を退避しました。

KAVP11738-E

カレンダーの退避が行えませんでした スケジュール情報が退避できませんでした。

(0)

直前に表示されたエラーメッセージを参照してください。

KAVP11739-E

カレンダーの回復が行えませんでした

スケジュール情報が回復できませんでした。

(0)

直前に表示されたエラーメッセージを参照してください。

KAVP11740-I

カレンダー情報の回復が成功しました スケジュール情報を回復しました。

KAVP11744-E

カレンダー機能が実行中のために,処理が行えませんでした

(S)

処理を中断します。

(0)

スケジュール情報を退避,回復,または配布する場合,JP1/Base Control Service サービスを停止してください。

KAVP11758-E

既に電源オフが実行中です

(S)

処理を中断します。

(0)

自ホストの終了処理中に,ほかの操作をしないでください。

KAVP11759-E

退避ファイル名の指定に誤りがあります

不正な退避ファイル名を指定しています。

(S)

処理を中断します。

(0)

正しいファイル名を指定し,コマンドを再実行してください。

KAVP11760-E

指定された退避ファイルは新しいバージョンで作成されたものです 新しいバージョンの JP1/Power Monitor で退避したファイルは,古いバージョンの JP1/ Power Monitor で回復しないでください。

KAVP11761-E

ファイルが壊れています

(S)

処理を中断します。

(0)

ファイル名を指定して実行している場合,正しいファイル名を指定しているかどう か確認してください。 jaomshowiコマンドを実行した時にこのメッセージが出力された場合は,資料採取 ツールを実行して資料を採取し,システム管理者に連絡してください。

KAVP11762-E

カレンダー定義ファイルが見つかりません

JP1/Power Monitor の実行環境が異常です。

(0)

スケジュール情報を設定しているかどうか確認してください。

KAVP11764-I

電源制御を実行します

ホストの電源制御を実行します。

KAVP11765-E

電源制御コマンドの実行に失敗しました コマンドの実行に失敗しました。

(0)

誤った引数を指定してコマンドを実行したかどうか確認してください。 電源制御装置が正しく設定されているかどうか確認してください。

KAVP11766-E

電源制御コマンドでエラーが発生したため,電源切断はされません

(S)

電源オフされません。

(0)

直前に表示されたエラーメッセージの内容を確認してください。

KAVP11767-I

電源制御コマンドの実行に成功しました コマンドの実行に成功しました。

KAVP11768-I

計画終了処理を実行します ホストの計画終了処理を実行します。

KAVP11770-I

強制終了処理を実行します ホストの強制終了処理を実行します。

KAVP11772-E

このディスクはライトプロテクトされています

(S)

処理を中断します。

(0)

フロッピーディスクが書き込み可能な状態かどうか確認してください。

KAVP11794-I

電源オフ要求が正常に終了しました ホストに対する電源オフが正常に終了しました。

KAVP11795-I

電源制御要求が正常に終了しました ホストに対する電源制御要求が正常に終了しました。

KAVP11796-I

処理が正常終了しました 処理が正常終了しました。

KAVP11800-E

サービス未起動のため終了処理が失敗しました JP1/Base Control Service サービスが起動されていないため,終了処理に失敗しました。

(0)

JP1/Base Control Service サービスを起動してください。

KAVP11822-I

カレンダー情報を退避しました スケジュール情報を退避しました。

KAVP11823-I

カレンダー情報を回復しました スケジュール情報を回復しました。

KAVP11825-E

ディスク領域が不足しています

(S)

処理を中断します。

(0)

ディスク容量を確認してください。

KAVP11826-E

入出力エラーが発生しました

入出力エラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

デバイスの状態を確認してください。

KAVP11827-E

退避ファイルが見つかりません

スケジュール情報の退避ファイルが見付かりません。

(S)

処理を中断します。

(0)

退避ファイルの存在を確認してください。また,退避ファイルのパスを正しく設定して,コマンドを再実行してください。

KAVP11829-E

ファイルが使用されています

(S)

処理を中断します。

(0)

対象となるファイルを閉じてから処理してください。

KAVP11830-E

アクセスが拒否されました

ディスクまたはファイルに対するアクセス権限がありません。

(S)

処理を中断します。

(0)

ディスクまたはファイルに対する書き込み権限または読み取り権限を与え,再度実 行してください。

KAVP11831-E

ディスクが書き込み禁止状態です

(S)

処理を中断します。

(0)

ディスクの書き込み禁止を解除して再実行してください。

KAVP11832-E

カレンダー機能が動作中です

ほかの処理でカレンダーファイルが使用中です。

(S)

処理を中断します。

(0)

スケジュール情報を退避または回復するときは, JP1/Base Control Service サービ スを停止し,スケジュール情報を無効にしてください。

KAVP11833-E

カレンダー情報が見つかりません スケジュール情報が存在しません。

(S)

処理を中断します。

KAVP11834-E

電源オフに必要なプログラムがありません

(S)

処理を中断します。

(0)

次のことを確認してください。

- 電源制御装置とホストが正しく接続されているかどうか
- [電源制御装置の設定]ダイアログボックスの[自ホスト電源制御コマンド]が正 しく設定されているかどうか
- [環境設定]ダイアログボックスの[使用プログラム名]が正しく設定されている かどうか
- ・ JP1/Base Control Service が起動されているかどうか

KAVP11835-E

同一名称の退避ファイルが存在しています 同一名称の退避ファイルがすでに存在しています。

(S)

処理を中断します。

KAVP11836-E

システムエラーが発生しました

(S)

処理を中断します。

(0)

資料採取ツールを実行して資料を採取し,システム管理者に連絡してください。

KAVP11838-E

サービスが未起動のため実行できません

(S)

処理を中断します。

(0)

JP1/Base Control Service サービスを再起動してください。

KAVP11839-I

次回電源 ON 時間:オン時間 次回電源オン時間が表示されます。

KAVP11840-I

UPSSLEEP のコマンド引数:コマンド引数 実行したコマンドが表示されます。

KAVP11841-E

5 分間経過しましたが,プロセスが終了しません ホストのシャットダウン処理が完了しませんでした。

(S)

ホストのシャットダウンまたは電源オフ処理を中断します。

(0)

直前のエラーメッセージを参照し,原因を取り除いてください。

KAVP11842-E

待ち時間の指定に誤りがありました

(S)

処理を中断します。

(0)

待ち時間が1から 99999の範囲で設定されているかどうか確認してください。

KAVP11843-I

JPWSHUTDOWN.EXE を開始します jpwshutdown コマンドを実行します。

KAVP11845-I

AOMPWSHUT.EXE を開始します AOMPWSHUT コマンドを実行します。

KAVP11846-I

AOMPWSH2.EXE を開始します AOMPWSH2 コマンドを実行します。

KAVP11847-I

待ち時間:待ち時間 秒 待ち時間を表示します。

KAVP11848-E

リトライ後5分間経過しましたが,プロセスが終了しません ホストのシャットダウン処理が完了しませんでした。

(S)

ホストのシャットダウンまたは電源オフ処理を中断します。

(0)

直前のエラーメッセージを参照し,原因を取り除いてください。

KAVP11910-E

初期化に失敗しました

(S)

処理を中断します。

(0)

OS の運用状態が正しいかどうか確認してください。

KAVP11914-I

JP1/PW Agent Service サービスを起動します

JP1/PW Agent Service サービスを起動します。

KAVP11915-E

初期化に失敗しました(レジストリーの読み込み失敗)

(S)

処理を中断します。

(0)

OSの運用上メモリー不足が発生していないかどうか確認してください。

KAVP11916-I

JP1/PW Agent Service サービスを停止します

JP1/PW Agent Service サービスを停止します。

KAVP11917-I

マネージャーの指定がないためエージェント処理を行ないません

(0)

他ホストの電源を制御する場合,マネージャーホストを指定してください。

KAVP11919-I

JP1/PW Agent Service サービスが停止しました JP1/PW Agent Service サービスが停止しました。

KAVP11920-E

受信イベント中の操作要求種別情報の取得に失敗しました JP1/Base Event サービスとの交信でエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

JP1/Base Event サービスが起動しているかどうか確認してください。

KAVP11922-E

レジストリーの読み込みに失敗しました

(S)

処理を中断します。
(0)

JP1/Power Monitor が正しく設定されているかどうか確認してください。

KAVP11923-E

領域の解放処理に失敗しました

(S)

処理を中断します。

(0)

OS が正しく運用されているかどうか確認してください。

KAVP11924-E

マネージャーマシン以外からの操作要求を受信しました

(S)

ホストからの要求を無視します。

(0)

マネージャーホストおよびエージェントホストが正しく設定されているかどうか確認してください。

KAVP11925-E

操作要求を拒否します

(S)

要求を無視します。

(0)

マネージャーホストおよびエージェントホストが正しく設定されているかどうか確認してください。

KAVP11926-E

マネージャーからの時刻設定が不当の為操作要求を拒否します

(S)

要求を無視します。

(0)

マネージャーホストおよびエージェントホストのシステム時刻が,正しく設定されているかどうか確認してください。

KAVP11927-E

マネージャーからの操作要求処理に失敗しました

処理を中断します。

(0)

直前のエラーメッセージを参照してください。

KAVP11929-W

電源状態情報通知に失敗しました

(S)

ホストの電源の状態を通知しません。

(0)

直前のエラーメッセージを参照してください。

KAVP11930-W

電源状態情報通知時にイベントサーバへの接続に失敗しました

(S)

ホストの電源の状態を通知しません。

(0)

JP1/Base Event サービスが起動しているかどうか確認してください。

KAVP11934-I

マネージャーから強制終了要求がありました マネージャーホストから強制終了要求がありました。

KAVP11935-I

マネージャーから計画終了要求がありました マネージャーホストから計画終了要求がありました。

KAVP11936-I

計画終了要求を行ないました 計画終了要求をしました。

KAVP11938-I

強制終了要求を行ないました 強制終了要求をしました。

KAVP11940-I

リブート処理を行います ホストを再起動します。

KAVP11941-E

リブート処理に失敗しました

(S)

処理を中断します。

(0)

直前のエラーメッセージを参照してください。

KAVP11942-W

電源制御装置が無いため電源操作は行なえません

(S)

ホストの電源を制御しません。

(0)

JP1/Power Monitor が正しく設定されているかどうか確認してください。

KAVP11943-E

JP1/Base Control Service が未起動のため電源操作は行なえません

(S)

処理を中断します。

(0)

JP1/Base Control Service サービスを起動してください。

KAVP11944-W

過去のイベントを受信しました。無視します

(S)

ホストの電源を制御しません。

(0)

マネージャーホストおよびエージェントホストが正しく設定されているかどうか確認してください。また,マネージャーホストおよびエージェントホストのシステム時刻の設定にずれがないかどうか確認してください。

KAVP11958-I

スケジュールまたは環境設定情報の変更を検知しました JP1/Power Monitor のスケジュールまたは環境設定情報が変更されました。

KAVP12011-E

ホスト名を空白文字だけで指定することはできません 空白文字だけでホスト名を指定しました。 (S)

設定は無効になります。

(0)

正しいホスト名を指定してください。

KAVP12012-E

ホスト名は1~255 文字で入力してください

ホスト名が正しく指定されていません。

(S)

処理を中断します。

(0)

正しいホスト名を指定してください。

KAVP12013-E

IPアドレスが指定されていません IPアドレスが指定されていません。

(S)

処理を中断します。

(0)

IP アドレスを指定してください。

KAVP12014-E

電話番号が指定されていません 電話番号が指定されていません。

(S)

処理を中断します。

(O)電話番号を指定してください。

KAVP12015-E

IPアドレスに正しい値を入力してください 不正な IPアドレスが指定されています。

(S)

設定は無効になります。

(O) 正しい IP アドレスを指定してください。

KAVP12016-E

電話番号に正しい値を入力してください

電話番号に不正な値が設定されています。

(S)

設定は無効になります。

(0)

正しい電話番号を設定してください。

KAVP12017-E

電源制御装置種別を選択してください

[電源制御装置の設定]ダイアログボックスで,[制御装置種別]の設定が削除または変更されました。

(S)

処理を中断します。

(0)

[制御装置種別]の設定を解除しないでください。解除する場合は,先に,[エージェントホストの設定]ダイアログボックスの[電源制御装置]の[種別]を解除してください。

KAVP12018-E

電源制御装置種別(該当なし)を選択できませんでした

[電源制御装置の設定]ダイアログボックスで,[制御装置種別]の設定が削除または変更されました。

(S)

処理を中断します。

(0)

[制御装置種別]の設定を解除しないでください。解除する場合は,先に,[エージェントホストの設定]ダイアログボックスの[電源制御装置]の[種別]を解除してください。

KAVP12019-E

電源制御装置種別のアクセス方法を選択してください 電源制御装置へのアクセス方法が選択されていません。

(S)

処理を中断します。

(0)

[エージェントホストの設定]ダイアログボックスで,電源制御装置のアクセス方法 を選択してください。

KAVP12020-E

選択した電源制御装置種別はサポート対象外です

[電源制御装置の設定]ダイアログボックスで,[制御装置種別]の設定が削除または変更されました。

(S)

処理を中断します。

(0)

[制御装置種別]の設定を解除しないでください。解除する場合は,先に[エージェントホストの設定]ダイアログボックスの[電源制御装置]の[種別]を解除してください。

KAVP12021-W

定義情報の変更でホスト名の変更は無視されます

定義情報の変更でホスト名が変更されました。通常変更時のホスト名は,変更できません。

(0)

定義情報の変更でホスト名が変更された場合,ホスト名の変更は無視されます。

KAVP12022-E

マネージャー内に同一のエージェントホストが既に存在します 1 台のマネージャーホストに対して同一のエージェントホストがすでに設定されている か,または,マネージャーホストとして指定されているホストをエージェントホストと して指定しています。

(S)

処理を中断します。

(0)

設定しようとしているホスト名を確認してください。

KAVP12023-E

マネージャーと同一の IP アドレスを持つエージェントホストを追加することはできません マネージャーホストと同一の IP アドレスを持つエージェントホストを追加できません。

(S)

処理を中断します。

(0)

ネットワーク環境が正しいかどうか確認してください。また,指定した IP アドレス を確認してください。

KAVP12024-E

受信までのコール時間が指定されていません

[エージェントホストの設定]ダイアログボックスの[受信までのコール時間]が設定されていません。

(S)

処理を中断します。

(0)

[受信までのコール時間]を1から999(単位:秒)までの数値で指定してください。

KAVP12025-E

COM ポート番号が指定されていません

[エージェントホストの設定]ダイアログボックスの[COM ポート番号]が指定されて いません。

(S)

処理を中断します。

(0)

[COM ポート番号]を1から256までの数値で指定してください。

KAVP12026-E

COM ポート番号は1~256の数値を入力してください

[エージェントホストの設定]ダイアログボックスの[COM ポート番号]に不正な値が 設定されています。

(S)

設定は無効になります。

(0)

[COM ポート番号]を1から256までの数値で指定してください。

KAVP12027-E

受信までのコール時間は1~999の数値を入力してください

[エージェントホストの設定]ダイアログボックスの[受信までのコール時間]に不正な 値が設定されています。

(S)

設定は無効になります。

(0)

[受信までのコール時間]を1から999(単位:秒)までの数値で指定してください。

KAVP12028-W

電源制御装置の種別が変更されました 定義情報を確認してください

[エージェントホストの設定]ダイアログボックスの[電源制御装置]の[種別]が変更 されたことを警告しています。

(0)

[エージェントホストの設定]ダイアログボックスで設定されている内容を確認して ください。

KAVP12029-W

アイコンオブジェクトが作成できませんでした マネージャーを再起動してください メモリー不足などの原因で発生するシステムエラーです。

(0)

システム環境を調査し,ホストを再起動してください。また,十分なメモリー環境 で運用してください。

KAVP12030-W

ポップアップメニューが作成できませんでした

ポップアップメニューを作成するときにエラーが発生しました。

(0)

OSの実行環境が正常かどうか確認してください。

KAVP12031-W

カレンダー情報の排他に失敗したためマネージャーの状態情報が取得できませんでした 自ホストの計画終了中に別の操作をする場合や,スケジュールを編集しているときに終 了処理を開始する場合などに表示されます。

(0)

自ホストの終了処理中にスケジュールなどを操作しないでください。

KAVP12032-W

マネージャーの状態情報を表示できませんでした

ホストの環境などが原因で,マネージャーホストの状態情報が表示できなかった場合に 表示されます。

(0)

時間を置いて再度実行してください。実行できない場合,ホストを再起動してください。

KAVP12034-E

メモリー不足が発生しましたマネージャーを再起動してください

システムのメモリー不足が発生しています。

(S)

処理を中断します。

(0)

十分なメモリー環境で運用してください。

KAVP12036-W

マネージャーの状態情報が取得できませんでした

マネージャーの状態情報を取得できなかった場合に表示されます。

(0)

JP1/Power Monitor が正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP12037-E

状態情報の表示に失敗しました

[マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウを表示するときにエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

タスクマネージャーで [マネージャー - リモート電源連携] ウィンドウを閉じた場 合, ホストを再起動してください。

JP1/Power Monitor の動作環境を破壊してしまうおそれがあるので,タスクマネージャーで JP1/Power Monitor のプロセスを強制終了しないでください。

KAVP12038-W

状態情報の更新に失敗しました

スケジュール情報の更新時にエラーが発生しました。

(S)

スケジュール情報を更新しません。

(0)

JP1/Power Monitor が正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP12039-I

マネージャーサービスが停止しました

JP1/PW Manager Service サービスが停止しました。

(0)

[マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウを表示しているときに, JP1/PW Manager Service サービスを起動または停止しないでください。JP1/PW Manager Service サービスとの通信中に停止すると, 誤動作の原因になります。

KAVP12040-E

すべてのエージェントホストの状態情報を表示することはできませんでした [マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウに,すべてのエージェントホストの状態 情報を表示できませんでした。

(S)

処理を中断します。

(0)

OSの実行環境が正常かどうか確認してください。

KAVP12041-E

電源制御装置が設定されていません 起動するには電源制御装置を設定してください [エージェントホストの設定]ダイアログボックスで,エージェントホストに接続されて いる電源制御装置についての情報が設定されていないため,エージェントホストを起動 できませんでした。

(S)

処理を中断します。

(0)

エージェントホストを起動したい場合,[エージェントホストの設定]ダイアログ ボックスで,エージェントホストに接続されている電源制御装置についての情報を 設定してください。

KAVP12042-E

- マネージャーサービスが停止したためエージェントホストを起動できませんでした エージェントホストに対する起動要求中に, JP1/PW Manager Service サービスが停止 しました。
 - (S)

処理を中断します。

(0)

エージェントホストに対して起動要求をしているときに, JP1/PW Manager Service サービスを起動または停止しないでください。誤動作の原因になります。

KAVP12043-Q

エージェントホストはすべて「状態不明」となります 続行してもいいですか? 最新のエージェントホストの状態取得を開始するので,一時的に[マネージャー-リ モート電源連携]ウィンドウのホストの状態表示を初期化します。

KAVP12044-W

- マネージャーサービスが停止したため操作要求を行なっていない可能性があります
 - (0)

エージェントホストに対して操作要求をしているときに, JP1/PW Manager Service サービスを起動または停止しないでください。誤動作の原因になります。

KAVP12045-E

マネージャーサービスが停止したためエージェントホストを停止できませんでした

(0)

エージェントホストを操作しているときに, JP1/PW Manager Service サービスを 起動または停止しないでください。誤動作の原因になります。

KAVP12046-E

マネージャーは削除できません マネージャーホストは削除できません。

KAVP12047-Q

エージェントホストを削除してもいいですか?

(0)

[はい]を選択すると,エージェントホストが削除されます。

KAVP12048-E

- マネージャーサービスが停止したためエージェントホストを追加できませんでした エージェントホストに対する操作中に,JP1/PW Manager Service サービスが停止しま した。
 - (S)

処理を中断します。

(0)

エージェントホストを操作しているときに, JP1/PW Manager Service サービスを 起動または停止しないでください。誤動作の原因になります。

KAVP12049-E

状態情報格納領域の確保に失敗したためエージェントホストを追加できませんでした メモリー不足が発生しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

十分なメモリー環境で運用してください。

KAVP12050-E

- エージェントホストの状態情報が追加できませんでした エージェントホストの状態情報が追加できませんでした。
 - (S)

処理を中断します。

(0)

OSの実行環境が正常かどうか確認してください。

KAVP12052-E

コミュニティ名が指定されていません

[エージェントホストの設定]ダイアログボックスで,[コミュニティ名]が指定されていません。

(S)

処理を中断します。

(0)

[エージェントホストの設定]ダイアログボックスで,[コミュニティ名]を指定してください。

KAVP12053-E

- コミュニティ名を空白文字だけで指定することはできません [エージェントホストの設定]ダイアログボックスで,[コミュニティ名]を空白文字だ けで指定しています。
 - (S)

設定は無効になります。

(0)

[エージェントホストの設定]ダイアログボックスで,正しい[コミュニティ名]を 指定してください。

KAVP12054-W

マネージャーサービスでエージェントホストに対し操作を要求しています 少し時間をおいてか ら再度実行してください

JP1/PW Manager Service サービスがビジー状態です。

(0)

[マネージャー - リモート電源連携] ウィンドウと JP1/PW Manager Service サービ スの接続が完了するまでしばらくお待ちください。

KAVP12055-I

エージェントホストの起動要求中です エージェントホストの起動要求中です。完了するまでしばらくお待ちください。

KAVP12056-I

エージェントホストの停止要求中です エージェントホストの停止要求中です。完了するまでしばらくお待ちください。

KAVP12058-I

要求をキャンセルしました 要求をキャンセルしました。

KAVP12059-E

「マネージャーの設定」が起動されている為処理を中止します 「マネージャーの設定] ダイアログボックスが表示されています。

(S)

処理を中断します。

(0)

[マネージャーの設定]ダイアログボックスを閉じてから,再度実行してください。

KAVP12060-E

要求をキャンセルできませんでした キャンセル要求が間に合いませんでした。要求した処理は,そのまま実行されます。

KAVP12061-W

マネージャーサービスでエージェントホストに対し操作を要求しています 少し時間をおいてか ら再度起動してください

JP1/PW Manager Service サービスがビジー状態です。

(0)

時間を置いてから,再度実行してください。

KAVP12063-E

年の入力内容にエラーを検知しました 正しい日付を入力してください 指定した日時で,年を誤って指定しています。

(S)

設定は無効になります。

(0)

正しい年を指定してください。

KAVP12064-E

月の入力内容にエラーを検知しました 正しい日付を入力してください 指定した日時で,月を誤って指定しています。

(S)

設定は無効になります。

(0)

正しい月を指定してください。

KAVP12065-E

日の入力内容にエラーを検知しました 正しい日付を入力してください 指定した日時で,日を誤って指定しています。

(S)

設定は無効になります。

(0)

正しい日付を指定してください。

KAVP12066-E

時の入力内容にエラーを検知しました 正しい時刻を入力してください

指定した日時で,時刻を誤って指定しています。

(S)

設定は無効になります。

(0)

正しい時刻を指定してください。

KAVP12067-E

分の入力内容にエラーを検知しました 正しい時刻を入力してください 指定した日時で,分を誤って指定しています。

(S)

設定は無効になります。

(0)

正しい時刻を指定してください。

KAVP12068-E

電源制御装置が設定されていません 強制停止するには電源制御装置を設定してください 電源制御装置の設定をしていないエージェントホストに対して,強制電源オフの処理を 実行しようとしました。

(S)

処理を中断します。

(0)

エージェントホストを強制電源オフする場合,[エージェントホストの設定]ダイア ログボックスで,電源制御装置についての情報を設定してください。

KAVP12069-E

起動待ち時間が指定されていません

[連動ホストの設定]ダイアログボックスで,[起動待ち時間]が指定されていません。

(S)

処理を中断します。

(0)

エージェントホストの起動を待つ場合,[連動ホストの設定]ダイアログボックスで,[起動待ち時間]を指定してください。

KAVP12070-E

終了待ち時間が指定されていません

[連動ホストの設定]ダイアログボックスで,[終了待ち時間]が指定されていません。

(S)

処理を中断します。

(0)

エージェントホストの起動を待つ場合,[連動ホストの設定]ダイアログボックスで,[終了待ち時間]を指定してください。

KAVP12071-E

レジストリーパスを取得できませんでした

JP1/Power Monitor の実行環境に異常があります。

(S)

処理を中断します。

(0)

JP1/Power Monitor が正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP12072-E

マネージャーホスト情報ファイルの読み込みに失敗しました

定義ファイルが壊れているためマネージャーホスト情報ファイルが正常に読み込めません。

(S)

処理を中断します。

(0)

資料採取ツールを実行して資料を採取し,システム管理者に連絡してください。

KAVP12073-E

バージョンの情報を取得できませんでした

バージョン情報が取得できません。

(S)

処理を中断します。

(0)

JP1/Power Monitor が正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP12074-E

マネージャーホスト情報ファイルの書き込みに失敗しました グループ化情報のファイルの保存時にエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

ディスク容量を確認してください。

KAVP12076-E

登録リストで選択された項目を取得できません

ウィンドウまたはダイアログボックスの操作中にエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

OS の実行環境が正常かどうか確認してください。

KAVP12077-E

登録リストの最終項目を取得できません

ウィンドウまたはダイアログボックスの操作中にエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

OSの実行環境が正常かどうか確認してください。

KAVP12078-E

カーソル位置を取得できません

ウィンドウまたはダイアログボックスの操作中にエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

OSの実行環境が正常かどうか確認してください。

KAVP12079-E

次回電源投入時刻の設定内容にエラーを検知しました 正しい時刻を入力してください 次回電源投入時刻の指定に誤りがあります。

(S)

設定は無効になります。

(0)

正しい次回電源投入時刻を指定してください。

KAVP12080-E

システム時刻の年数が範囲外のため設定画面を表示できません システム時刻の年が不正です。

(S)

処理を中断します。

(0)

システム時刻が正しく設定されているかどうか確認してください。

KAVP12081-E

数値以外の入力を行うことはできません 数値以外のデータを指定しました。

(S)

設定は無効になります。

(0)

数値を指定してください。

KAVP12082-E

選択された項目を登録できません

ウィンドウまたはダイアログボックスの操作中にエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

OSの実行環境が正常かどうか確認してください。

KAVP12083-E

選択された項目を解除できません

ウィンドウまたはダイアログボックスの操作中にエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

OS の実行環境が正常かどうか確認してください。

KAVP12084-E

登録リストへの登録に失敗しました

ウィンドウまたはダイアログボックスの操作中にエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

OS の実行環境が正常かどうか確認してください。

KAVP12085-E

解除リストへの登録に失敗しました

ウィンドウまたはダイアログボックスの操作中にエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

OS の実行環境が正常かどうか確認してください。

KAVP12087-E

機器番号は0~9999の数値を入力してください

[エージェントホストの設定]ダイアログボックスの[機器番号]に,不正な値を指定しました。

(S)

設定は無効になります。

(0)

[エージェントホストの設定]ダイアログボックスの[機器番号]に,0から9999 の数値で機器番号を指定してください。

KAVP12111-E

レジストリーの読み込みに失敗した為処理を中止します JP1/Power Monitor の実行環境が異常です。 (S)

処理を中断します。

(0)

JP1/Power Monitor が正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP12112-E

制御装置種別に空白文字を指定することは出来ません

[電源制御装置の設定]ダイアログボックスの[制御装置種別]に,空白文字だけを指定しました。

(S)

設定は無効になります。

(0)

[電源制御装置の設定]ダイアログボックスの[制御装置種別]に,正しい電源制御 装置の種別を指定してください。

KAVP12118-I

変更内容を記録します 変更内容が反映されます。

KAVP12119-E

制御装置種別は重複して指定することは出来ません

[電源制御装置の設定]ダイアログボックスの[制御装置種別]に,すでに登録されている名前を重複して指定しようとしました。

(S)

設定は無効になります。

(0)

電源制御装置の種別を重複して指定しないでください。

KAVP12120-E

制御装置種別に「なし」を指定することは出来ません

[電源制御装置の設定]ダイアログボックスの[制御装置種別]に,「なし」は指定できません。

(S)

設定は無効になります。

(0)

[電源制御装置の設定]ダイアログボックスの[制御装置種別]に,「なし」以外の 名前を指定してください。

KAVP12121-E

制御装置種別に「APC」を指定することは出来ません

[電源制御装置の設定]ダイアログボックスの[制御装置種別]に,「APC」は指定できません。

(S)

設定は無効になります。

(0)

[電源制御装置の設定]ダイアログボックスの[制御装置種別]に,「APC」以外の 名前を指定してください。

KAVP12122-E

制御装置種別に「SVP」を指定することは出来ません

[電源制御装置の設定]ダイアログボックスの[制御装置種別]に,「SVP」は指定できません。

(S)

設定は無効になります。

(0)

[電源制御装置の設定]ダイアログボックスの[制御装置種別]に,「SVP」以外の 名前を指定してください。

KAVP12123-E

レジストリーの書き込みに失敗したため処理を中止します

JP1/Power Monitor の実行環境が異常です。

(S)

処理を中断します。

(0)

OS が正しく運用されているかどうか確認してください。

KAVP12124-E

実行制限時間を設定してください

[電源制御装置の設定]ダイアログボックスの[実行制限時間]が指定されていません。

(S)

処理を中断します。

(0)

[電源制御装置の設定]ダイアログボックスの[実行制限時間]に,1から999(単位:秒)までの数値で実行制限時間を指定してください。

KAVP12125-E

実行制限時間に「0」を指定することは出来ません

[電源制御装置の設定]ダイアログボックスの[実行制限時間]に,「0」は指定できません。

(S)

設定は無効になります。

(0)

[電源制御装置の設定]ダイアログボックスの[実行制限時間]に,1から999(単位:秒)までの数値で実行制限時間を指定してください。

KAVP12126-E

実行制限時間に空白文字を指定することは出来ません

[電源制御装置の設定]ダイアログボックスの[実行制限時間]に,空白文字だけを指定しました。

(S)

設定は無効になります。

(0)

[電源制御装置の設定]ダイアログボックスの[実行制限時間]に,1から999(単位:秒)までの数値で実行制限時間を指定してください。

KAVP12127-E

制御装置種別を設定せずに電源制御コマンドを設定することは出来ません

[電源制御装置の設定]ダイアログボックスの[制御装置種別]を指定しないで,[自ホ スト電源制御コマンド]および[他ホスト電源制御コマンド]を指定できません。

(S)

設定は無効になります。

(0)

[電源制御装置の設定]ダイアログボックスの[制御装置種別]で,電源制御装置の 種別を指定してください。ほかの[定義設定位置]で設定した電源制御装置の種別 と重複しないように設定してください。

KAVP12128-E

実行制限時間に数値以外を指定することは出来ません

[電源制御装置の設定]ダイアログボックスの[実行制限時間]に,数値以外の文字を指定しました。

(S)

設定は無効になります。

(0)

[電源制御装置の設定]ダイアログボックスの[実行制限時間]に,1から999(単位:秒)までの数値で実行制限時間を指定してください。

KAVP12130-E

論理ホスト名が入力されていません

[ホスト名]ダイアログボックスで,論理ホスト名が指定されていません。

(S)

処理を中断します。

(0)

[ホスト名]ダイアログボックスに,正しい論理ホスト名を指定してください。

KAVP12131-W

指定したホスト名は既に存在します

[ホスト名]ダイアログボックスで指定したホスト名は,すでに監視対象ホストとして指定されています。

(S)

指定したホストは追加されません。

KAVP12132-E

ホスト名を空白文字のみで指定することはできません [ホスト名]ダイアログボックスで,空白文字だけを指定しました。

(S)

設定は無効になります。

(0)

[ホスト名]ダイアログボックスに正しいホスト名を指定してください。

KAVP12133-W

入力したホスト名は既に存在します

[ホスト名]ダイアログボックスで指定したホスト名は,すでに監視対象ホストとして指定されています。

(S)

指定したホストは追加されません。

KAVP12134-E

他ホスト名が入力されていません

[ホスト名]ダイアログボックスで,エージェントホスト名が指定されていません。

(S)

処理を中断します。

(0)

[ホスト名]ダイアログボックスに,正しいエージェントホスト名を指定してください。

KAVP12135-E

監視対象の他ホスト名が入力されていません

監視対象の他ホスト名が設定されていません。

(S)

処理を中断します。

(0)

他ホストを監視したい場合,監視対象のホスト名を設定してください。

KAVP12136-E

カレンダーは他のプロセスで使用中です

スケジュール情報の編集中に,コマンドなどでホストの終了処理を開始できません。また,自ホストの終了処理実行中に,スケジュール情報を編集できません。

(0)

次のことを確認してください。

- 自ホストの終了処理中に,スケジュール情報を編集していないか
- スケジュール情報の編集中に、コマンドなどで自ホストの終了処理をしていない
- 実行ユーザーに Administrators 権限があるか

KAVP12138-E

使用プログラム名が設定されていません

[環境設定]ダイアログボックスの[使用プログラム名]に情報を追加するときに異常を 検知しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

ホストのメモリー不足が発生していないかどうか確認してください。また,ホストのOSの状態が正常であるかどうか確認してください。

KAVP12139-W

環境が変わりました 使用プログラム名を再設定してください

[環境設定]ダイアログボックスの[使用プログラム名]に設定された情報が削除された か,または設定した使用プログラムがアンインストールされています。

(0)

[電源制御装置の設定]ダイアログボックスで設定する情報を変更または削除する場

合,先に[環境設定]ダイアログボックスの[使用プログラム名]で[なし]を設 定してください。[使用プログラム名]が設定された状態で変更または削除した場 合,タイミングによっては誤動作を引き起こします。

KAVP12140-W

環境設定ファイルの読み込みに失敗しました 使用プログラム名を再設定してください [環境設定]ダイアログボックスの[使用プログラム名]に設定された情報が削除された か,または設定した使用プログラムがアンインストールされています。

(0)

[電源制御装置の設定]ダイアログボックスで設定する情報を変更または削除する場合,先に[環境設定]ダイアログボックスの[使用プログラム名]で[なし]を設定してください。[使用プログラム名]が設定された状態で変更または削除した場合,タイミングによっては誤動作を引き起こします。

KAVP12141-W

環境設定ファイルの読み込みに失敗しました

[環境設定]ダイアログボックスで設定されている情報が読み込めませんでした。

(0)

JP1/Power Monitor が正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP12142-W

環境設定ファイルの読み込みに失敗しました(他ホスト情報)

[環境設定]ダイアログボックスで設定されている情報が読み込めませんでした。

(0)

JP1/Power Monitor が正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP12143-W

環境設定ファイルの読み込みに失敗しました(ジョブネット監視情報)

[環境設定]ダイアログボックスで設定されている情報が読み込めませんでした。

(0)

JP1/Power Monitor が正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP12145-W

使用プログラム名を選択してください

[環境設定]ダイアログボックスで[使用プログラム名]が設定されていません。

(0)

[環境設定]ダイアログボックスで[使用プログラム名]に,使用プログラム名を設定してください。

KAVP12146-W

環境設定ファイルの書き込みに失敗しました(他ホスト情報)

[環境設定]ダイアログボックスで,指定された情報を書き込めませんでした。

(0)

JP1/Power Monitor が正しくインストールされているかどうか確認してください。 また,ディスク容量を確認してください。

KAVP12147-W

環境設定ファイルの書き込みに失敗しました(ジョブネット監視情報)

[環境設定]ダイアログボックスで,指定された情報を書き込めませんでした。

(0)

JP1/Power Monitor が正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP12148-W

環境設定ファイルの書き込みに失敗しました

[環境設定]ダイアログボックスで,指定された情報を書き込めませんでした。

(0)

JP1/Power Monitor が正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP12149-W

週間情報ファイルの作成に失敗しました

週間情報ファイルの作成に失敗しました。

(0)

JP1/Power Monitor が正しくインストールされているかどうか確認してください。 また,ディスク容量を確認してください。

KAVP12152-W

環境設定の更新に失敗しました

[環境設定]ダイアログボックスで指定された情報の更新に失敗しました。

(0)

JP1/Power Monitor が正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP12154-I

情報を書き込みました 新しい設定は今すぐ有効になります

スケジュール情報を変更または更新しました。

(S)

電源管理プロセスが再起動され,設定情報が有効になります。

KAVP12155-I

情報を書き込みました 新しい設定は JP1/Base Control Service サービスが起動後 , 有効になりま す

スケジュール情報を変更または更新しました。

(S)

次回ホストの電源運用時から,設定情報が有効になります。

KAVP12162-E

カレンダーが未設定か他のプログラムによって更新されています 時刻設定を行ってください JP1/Power Monitor で設定したスケジュールと,電源制御装置で設定したスケジュール の両方で,ホストが運用されている可能性があります。

(S)

処理を中断します。

(0)

思わぬ動作トラブルが発生する場合があるので, JP1/Power Monitor で設定したス ケジュールだけで運用してください。

KAVP12163-E

カレンダーは使用できない状態になっています

JP1/Power Monitor のインストール後,一度もスケジュール情報が設定されていません。

(S)

処理を中断します。

(0)

スケジュール情報を設定してからホストを運用してください。

KAVP12164-E

カレンダー情報が設定されていません カレンダーの時刻設定を行なってください

スケジュール情報が設定されていません。

(S)

処理を中断します。

(0)

スケジュール情報を設定してください。

KAVP12166-I

表示可能な週の最大数に達しました

[カレンダーの週間情報]ダイアログボックスで,表示可能な週の限界に到達しました。

KAVP12183-E

2038年以降はこのプログラムは使用できません 2038年以降に実行されました。

(S)

処理を中断します。

(0)

JP1/Power Monitor では, 2038 年以降の運用ができません。

KAVP12185-I

他プログラムにより電源オン / オフの設定が変更されています ほかのエディターやコマンドなどで設定が変更されています。

KAVP12186-W

運休日設定ダイアログボックスを作成できませんでした

[運休日設定]ダイアログボックス表示時に異常を検知しました。

(0)

メモリー不足など, OS に障害が発生していないかどうか確認してください。

KAVP12187-W

時刻設定ダイアログボックスを作成できませんでした

[時刻設定]ダイアログボックス表示時に異常を検知しました。

(0)

メモリー不足など, OS に障害が発生していないかどうか確認してください。

KAVP12188-W

年間カレンダー設定ダイアログボックスを作成できませんでした

[年間カレンダー設定]ダイアログボックス表示時に異常を検知しました。

(0)

メモリー不足など, OS に障害が発生していないかどうか確認してください。

KAVP12189-E

カレンダー情報の読み込みに失敗しました

スケジュール情報の読み込み時に障害が発生しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

直前に表示されたエラーメッセージまたは統合トレースログファイルを参照して、

障害を取り除いてください。

KAVP12192-W

カレンダー情報の書き込みに失敗しました Error Code:エラーコードまたはメッセージ スケジュール情報の書き込みに失敗しました。

(0)

ディスク容量が不足していないかどうか確認してください。また,ほかのエラー メッセージを参照して障害を取り除いてください。

KAVP12193-W

メモリー不足が発生した為,処理を続行できません ホストでメモリー不足が発生しています。

(0)

十分なメモリー環境でホストを運用してください。

KAVP12194-Q

選択された日付は時刻設定されています 運休日にしますか?

運休日として選択した日付に,自ホストの電源をオン・オフする時刻が設定されています。

(0)

[はい]を選択すると,運休日に設定されます。

KAVP12196-W

正しい日付を入力してください

指定した日付に誤りがあります。

(S)

設定は無効になります。

(O) 正しい日付を指定してください。

KAVP12197-W

正しい時刻を入力してください

指定した時刻に誤りがあります。

(S)

設定は無効になります。

(O) 正しい時刻を指定してください。

KAVP12198-W

これ以上追加できません

(S)

追加処理はできません。

KAVP12199-Q

選択された曜日には既に時刻設定された日付が含まれています 前の設定情報を上書きします か?

選択された曜日には,自ホストの電源をオン・オフする時刻がすでに設定されています。 (O)

[はい]を選択すると,設定情報が上書きされます。

KAVP12211-E

ホスト名を空白だけで指定することはできません

[マネージャーの設定]ダイアログボックスの[ホスト名]に,空白文字だけを指定しました。

(S)

設定は無効になります。

(0)

[マネージャーの設定]ダイアログボックスの[ホスト名]に,正しいホスト名を指定してください。

KAVP12212-E

ホスト名の長さは 1~255 文字で設定してください

[マネージャーの設定]ダイアログボックスの[ホスト名]に,不正な文字を指定しました。

(S)

設定は無効になります。

(0)

[マネージャーの設定]ダイアログボックスの[ホスト名]に,255 バイト以内でホ スト名を指定してください。

KAVP12213-W

マネージャーの設定が登録できません

マネージャーホストの情報が変更できませんでした。

(0)

JP1/Power Monitor のインストールが正しく行われているかどうか確認してください。

KAVP12214-W

- マネージャーの設定が解除できません マネージャーホストの情報が変更できませんでした。
 - (0)

OS が正しく運用されているかどうか確認してください。

KAVP12215-I

マネージャーの設定が登録されました マネージャーホストの設定が完了しました。

KAVP12216-I

マネージャーの設定が解除されました マネージャーホストの設定を解除しました。

KAVP12217-E

- レジストリーの読み込みに失敗した為処理を中止します マネージャーホストの情報の読み込みに失敗しました。
 - (S)

処理を中断します。

(0)

OS が正常に運用されているかどうか確認してください。

KAVP12218-E

メモリー不足のため処理を終了します ホストでメモリー不足が発生しています。

(S)

処理を中断します。

(0)

十分なメモリー環境でホストを運用してください。

KAVP12219-E

[マネージャー‐リモート電源連携]が起動されている為処理を中止します

[マネージャー - リモート電源連携] ウィンドウが表示されています。

(S)

処理を中断します。

(0)

[マネージャー-リモート電源連携]ウィンドウを閉じてから操作してください。

KAVP12224-E

領域の確保ができません

ホストでメモリー不足が発生しています。

(S)

処理を中断します。

(0)

十分なメモリー環境でホストを運用してください。

KAVP12226-E

```
レジストリーが見つかりません
```

JP1/Power Monitor の実行環境が異常です。

(S)

処理を中断します。

(0)

JP1/Power Monitor の運用環境が異常です。JP1/Power Monitor を再インストール してください。

KAVP12227-E

システム環境の設定に失敗しました システム環境変数の設定エラーです。

(S)

処理を中断します。

(0)

OS の実行環境が正常かどうか確認してください。

KAVP12228-I

システム環境の設定が正常に行われました 新規のシステム環境が正しく設定されました。

KAVP12235-I

既に設定されています 設定しようとした情報は,すでに設定されています。

KAVP12236-I

システム環境にパスはありませんでした パスを解除する要求がありましたが,環境パスは登録されていませんでした。

KAVP12239-E

変数値に誤りがあります 変数の種類が文字列ではありません。

(S)

処理を中断します。

(0)

OS が正しく運用されているかどうか確認してください。 OS のシステム環境パスの属性を確認してください。

KAVP12251-E

「カレンダー設定」が起動されているため処理を中止します

[カレンダー設定]ダイアログボックスが起動しています。

(S)

処理を中断します。

(0)

[カレンダー設定]ダイアログボックスを閉じてください。

KAVP12252-E

「カレンダーの週間情報」が起動されているため処理を中止します [カレンダーの週間情報]ダイアログボックスが起動しています。

(S)

処理を中断します。

(0)

[カレンダーの週間情報]ダイアログボックスを閉じてください。

KAVP12253-E

カレントディレクトリの取得に失敗したため処理を中止します JP1/Power Monitor の実行環境が異常です。

(S)

処理を中断します。

(0)

JP1/Power Monitor が正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP12261-E

System Manager 電源制御ライブラリがみつかりません 正しくインストールされているか確認し てください

(S)

処理を中断します。

(0)

System Manager をインストールしてください。

KAVP12263-I

カレンダーの設定値が変更されました スケジュールの設定内容が変更されました。

KAVP12264-E

カレンダー定義が読み込めません

(S)

処理を中断します。

(0)

JP1/Power Monitor が正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP12265-E

カレンダー情報が設定されていません

(S)

処理を中断します。

(0)

スケジュール情報を設定してください。

KAVP12266-E

カレンダー設定のユーザー権限がありません

(S)

処理を中断します。

(0)

Administrators 権限のあるユーザーかどうか確認してください。

KAVP12269-E

回復不能なエラーが発生しました システムの再起動後カレンダー設定を行ってください システムエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

ホストを再起動してください。再起動したあとも回復しない場合,資料採取ツール を実行して資料を採取し,システム管理者に連絡してください。

KAVP12270-E

回復不能なエラーが発生しました システムの再起動後カレンダー設定を確認してください システムエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

ホストを再起動してください。再起動したあとも回復しない場合,資料採取ツール を実行して資料を採取し,システム管理者に連絡してください。

KAVP12271-E

SVP マネージャーもしくは SVP ドライバが動作していないため カレンダー設定ができませ

h

System Manager が停止しているか,または正常に稼働していません。

(S)

処理を中断します。

(0)

System Manager - Management Console が正しくインストールされているかどうか,またはインストールされているホストの動作状況が正しいかどうか確認してください。

KAVP12272-E

SVP マネージャーもしくはSVP ドライバがビジーのため カレンダー設定ができません System Manager がビジー状態です。

(S)

処理を中断します。

(0)

しばらく時間を置いてから,再度実行してください。 JP1/Power Monitor でホストの電源を制御する場合,System Manager でスケ ジュールを設定しないでください。また,自ホストの終了中にスケジュールを操作 しないでください。

KAVP12273-E

SVP がビジーのためカレンダー設定ができません System Manager がビジー状態です。

(S)

処理を中断します。

(0)

しばらく時間を置いてから,再度実行してください。

JP1/Power Monitor でホストの電源を制御する場合, System Manager でスケジュールを設定しないでください。また,自ホストの終了中にスケジュールを操作しないでください。

KAVP12274-E

SVP ボードの準備ができていないので,カレンダー設定ができません

(S)

処理を中断します。

(0)

SVP ボードが正しく設定されているかどうか確認してください。また,System Manager が正しく動作しているかどうか確認してください。

KAVP12275-E

SVP ボードに障害が発生したので,カレンダー設定ができません

(S)

処理を中断します。

(0)

SVP ボードが正しく設定されているかどうか確認してください。また,System Manager が正しく動作しているかどうか確認してください。

KAVP12276-E

SVP ボードが接続されていないので,カレンダー設定ができません

(S)

処理を中断します。

(0)

SVP ボードが正しく設定されているかどうか確認してください。また,System Manager が正しく動作しているかどうか確認してください。

KAVP12277-E

SVP ボードが動作していないので,カレンダー設定ができません

(S)

処理を中断します。

(0)

SVP ボードが正しく設定されているかどうか確認してください。また,System Manager が正しく動作しているかどうか確認してください。

KAVP12278-E

SVP ドライバが起動していないので, カレンダー設定ができません

(S)

処理を中断します。

(0)

System Manager が正しくインストールされているかどうか確認してください。また,正しく動作しているかどうか確認してください。

KAVP12279-E

SVP ドライバの初期化に失敗しました カレンダー設定は行えません

(S)

処理を中断します。

(0)

System Manager が正しくインストールされているかどうか確認してください。また,正しく動作しているかどうか確認してください。

KAVP12280-E

SVP ドライバ内でメモリー不足が発生したので,カレンダー設定ができません

(S)

処理を中断します。

(0)

十分なメモリー環境でホストを運用してください。

KAVP12281-E

System Manager 電源制御ライブラリ内でメモリー不足が発生したので カレンダー設定ができません

(S)

処理を中断します。

(0)

十分なメモリー環境でホストを運用してください。

KAVP12282-E

System Manager 電源制御ライブラリが壊れています カレンダー設定は行えません

(S)

処理を中断します。

(0)
System Manager が正しく動作しているかどうか確認してください。

KAVP12283-E

System Manager 内部でレジストリーエラーが発生しました カレンダー設定は行えません

(S)

処理を中断します。

(0)

System Manager が正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP12284-E

System Manager でエラーが発生しました (CODE= エラーコード) システムを再起動後, カレン ダー設定を行って下さい

(S)

処理を中断します。

(0)

ホストを再起動してください。回復した場合は, System Manager が正しくインス トールされているかどうか確認してください。

KAVP12285-E

System Manager の電源制御機能は,他のプロセスで使用中です

(S)

処理を中断します。

(0)

電源制御の多重実行はできません。

KAVP12286-E

他のプログラムでカレンダー設定が実行中です

(S)

処理を中断します。

(0)

スケジュール情報を編集しているときは,自ホストの電源制御をしないでください。

KAVP12287-E

Windows で回復不能エラーが発生しました システムの再起動後カレンダー設定を行って下さい システムエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

ホストを再起動してください。再起動しても回復しない場合,資料採取ツールを実行して資料を採取し,システム管理者に連絡してください。

KAVP12289-E

SVP で回復不能エラーが発生しました(エラーコード)システムの再起動後カレンダー設定 を行って下さい

システムエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

ホストを再起動してください。再起動しても回復しない場合,資料採取ツールを実行して資料を採取し,システム管理者に連絡してください。

KAVP12290-E

設定値が不正なのでカレンダー設定ができません

(S)

処理を中断します。

(0)

スケジュールを正しく設定してください。

KAVP12291-E

メモリーが不足しているので,カレンダー設定ができません

(S)

処理を中断します。

(0)

十分なメモリー環境でホストを運用してください。

KAVP12292-E

不正な日付が指定されているので,カレンダー設定ができません

(S)

処理を中断します。

(0)

正しい日付を指定してください。

KAVP12301-I

指定された情報を設定しました 指定された情報を設定しました。

KAVP12302-E

指定された使用プログラム名に誤りがありました

指定された使用プログラム名は、インストールされていないため指定できません。

(S)

処理を中断します。

(0)

指定した使用プログラム名に対応する使用プログラムをインストールしてください。

KAVP12303-E

指定された情報の削除でエラーが発生しました

(S)

処理を中断します。

(0)

OS が正しく運用されているかどうか確認してください。

KAVP12304-E

指定された情報の設定でエラーが発生しました

(S)

処理を中断します。

(0)

OS が正しく運用されているかどうか確認してください。

KAVP12305-E

指定された情報が存在しないため削除できません 指定された情報は,すでに削除されているかまたは指定されていません。

(S)

処理を中断します。

(0)

指定した情報を確認してコマンドを再実行してください。

KAVP12306-I

指定された情報を削除しました 指定された情報を削除しました。

KAVP12307-I

情報は何も登録されていません 要求された情報は,何も設定されていません。

KAVP12308-I

上記の情報が登録されています 表示された情報が設定されています。

KAVP12309-E

レジストリーの初期化でエラーが発生しました JP1/Power Monitor の実行環境が異常です。

(S)

処理を中断します。

(0)

JP1/Power Monitor が正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP12310-E

レジストリーに空きがないので書き込めません 制御装置種別の設定可能な最大数は5種類までです。

(S)

処理を中断します。

(0)

[電源制御装置の設定]ダイアログボックスで,[制御装置種別]に設定されている 電源制御装置を確認してください。制御装置種別は5種類までしか設定できません。

KAVP12311-E

重複した制御装置種別が設定されているため設定できません すでに同名の制御装置種別が設定されています。

(S)

処理を中断します。

(0)

[電源制御装置の設定]ダイアログボックスで,[制御装置種別]に設定されている 電源制御装置を確認してください。[制御装置種別]は,同じ名前の電源制御装置を 重複して設定できません。

KAVP12322-E

ファイルのコピーに失敗しました

(S)

処理を中断します。

(0)

ディスク容量およびメモリーが十分かどうか確認してください。

KAVP12323-W

コピー元の GrpEntry.dat ファイルは存在しません コピー元のフォルダに退避するグループ化情報のファイルは存在していません。

KAVP12324-W

コピー元の mrghost.prm ファイルは存在しません コピー元のフォルダにグループ化情報のファイルは存在していません。

KAVP12325-I

GrpEntry.dat ファイルが正常にコピーされました グループ化管理定義ファイルが正常にコピーされました。

KAVP12326-I

mrghost.prm ファイルが正常にコピーされました 他ホスト制御情報のファイルが正常にコピーされました。

KAVP12327-E

ホスト名は1バイト以上63バイト以内で指定してください

(S)

処理を中断します。

(0)

ホスト名を1バイト以上63バイト以内で指定し,コマンドを再実行してください。

KAVP12328-E

ホスト名を指定してください

(S)

処理を中断します。

(0)

ホスト名を指定して,コマンドを再実行してください。

KAVP12329-I

指定された情報は存在しません

JP1 定義情報に異常を検知しました。

(0)

JP1/Base が正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP12330-E

HccSysRegistry 関数でエラーが発生しました(システムエラー)

(S)

処理を中断します。

(0)

JP1/Base が正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP12341-I

自ホストはエージェントホストとして設定されています このメッセージが表示されたホストは,エージェントホストとして設定されています。

KAVP12351-I

電源 OFF 時間になりました

自ホストの計画終了または強制終了が開始されます。

KAVP12352-I

強制終了予定時刻 (AomScheduleGet) = 年月日時刻表示

スケジュールに設定されている強制終了予定時刻を表示します。

KAVP12353-I

終了予定時刻 (AomScheduleGet) = なし

スケジュールに次回の終了予定時刻が設定されていないことを表します。

KAVP12354-I

最早到達終了時刻 (AomScheduleGet) = 計画終了:年月日時刻表示 次に行われる終了処理は計画終了処理であることとその終了予定時刻を表示します。

KAVP12355-I

最早到達終了時刻 (AomScheduleGet) = 強制終了:年月日時刻表示 次に行われる終了処理は強制終了処理であることとその終了予定時刻を表示します。

KAVP12356-I

次回電源投入予定時刻 (AomScheduleGet) = 年月日時刻表示 次回電源投入予定時刻を表示します。

KAVP12357-I

次回電源投入予定時刻 (AomScheduleGet) = なし

次回電源投入予定時刻が設定されていないことを表します。

KAVP12358-I

電源制御処理は正常に終了しました(処理実行結果=0) 電源制御処理は正常に終了しました。

KAVP12360-I

状態確認要求を発信しました。発信ホスト:エージェントホスト名 エージェントホストに対して状態問い合わせ処理をしました。

KAVP12361-I

エージェントホストからの状態報告を待ちます エージェントホストからの状態報告を待ちます。

KAVP12362-I

状態確認要求発信処理が完了しました エージェントホストに対する状態問い合わせ処理が完了しました。

KAVP12363-I

エージェントホストの状態情報を取得します エージェントホストの状態情報を取得します。

KAVP12364-I

エージェントホストからの状態報告待ちを中止しました エージェントホストが停止中のため,状態問い合わせに対してエージェントホストから 応答がありませんでした。

KAVP12365-E

[環境設定]が起動されているため処理を中止します [環境設定]ダイアログボックスが起動しています。

(S)

処理を中断します。

(0)

[環境設定]ダイアログボックスを閉じてください。

KAVP12366-E

[電源制御装置の設定]が起動されているため処理を中止します [電源制御装置の設定]ダイアログボックスが起動しています。 (S)

処理を中断します。

(0)

[電源制御装置の設定]ダイアログボックスを閉じてください。

KAVP12401-I

JP1/PW Manager Service サービス(論理ホスト名=論理ホスト名)を起動します 論理ホスト上のリモート電源マネージャーサービスを起動します。

KAVP12403-I

JP1/PW Manager Service サービス(論理ホスト名=論理ホスト名)を停止します 論理ホスト上のリモート電源マネージャーサービスを停止します。

KAVP12405-W

JP1/PW Manager Service サービス(論理ホスト名=論理ホスト名)処理中にエラーが発生しま した

論理ホスト上のリモート電源マネージャーサービス処理中にエラーを検知しました。

(S)

該当する論理ホスト上のリモート電源マネージャーサービスの処理を中断します。

(0)

直前に出力されたエラーメッセージを参照し,問題を解決してください。問題が解決できない場合,JP1/Base,JP1/AJS2,JP1/Power Monitorの保守情報を取得し,システム管理者に連絡してください。

KAVP12408-E

論理ホスト名が指定されていません

リモート電源マネージャー画面の起動時にエラーを検知しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

リモート電源マネージャー画面はアイコンから起動してください。

KAVP12412-E

指定されたホスト名は論理ホストとして登録されていません(論理ホスト名=論理ホスト名) 指定されたホスト名は論理ホストとして登録されていません。

(S)

処理を中断します。

(0)

指定したホスト名が正しいか確認してください。 有効な論理ホスト名を登録して再実行してください。

KAVP12413-E

ローカル運用状態ファイルの書き込みに失敗しました

ローカルスケジュール管理プロセスからのローカル運用状態ファイルの書き込みに失敗 しました。

(S)

ローカル電源スケジュール運用は継続しますが, jaomshowi コマンドの結果が正常 に出力されません。

(0)

- 次の事項を確認してください。
- エディターなどで PWROOT 下のファイルを直接参照したままになっていないか。
- ディスクが満杯になっていないか。
- 十分なメモリー環境で運用されているか。

KAVP12414-E

ローカル運用状態取得に失敗しました

ローカル運用状態の取得に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

- 次の事項を確認してください。
- ・エディターなどで PWROOT 下のファイルを直接参照したままになっていないか。
- ディスクが満杯になっていないか。
- 十分なメモリー環境で運用されているか。

KAVP12418-E

JP1/Base の初期化に失敗しました(論理ホスト名=論理ホスト名)(リターンコード=リターンコード)

JP1/Base の初期化に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

JP1/Base 共通定義情報の操作中にメモリー不足が発生した可能性があります。十分 なメモリー環境で運用してください。

KAVP12419-E

JP1/Base 共通定義情報内情報の読み込みに失敗しました(論理ホスト名=論理ホスト名) JP1/Base 共通定義情報内の情報の読み込みに失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

直前に出力されたエラーメッセージを参照し,問題を解決してください。問題が解決できない場合,JP1/Base,JP1/AJS2,JP1/Power Monitorの保守情報を取得し,システム管理者に連絡してください。

KAVP12420-E

JP1/Base 共通定義情報内情報の書き込みに失敗しました(論理ホスト名=論理ホスト名) JP1/Base 共通定義情報内の情報の書き込みに失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

直前に出力されたエラーメッセージを参照し,問題を解決してください。問題が解決できない場合,JP1/Base,JP1/AJS2,JP1/Power Monitorの保守情報を取得し,システム管理者に連絡してください。

KAVP12421-E

ホスト名に論理ホスト名を指定することはできません

ホスト名には論理ホスト名を指定できません。

(S)

処理を中断します。

(0)

エージェントホストとして自論理ホスト名は指定できません。有効なエージェント ホスト名を指定して再実行してください。

KAVP12422-I

自ホストに対する操作要求を無視します

自ホストに対する操作要求を無視します。

(S)

自ホストに対するリモート電源操作要求は無視されます。

KAVP12423-E

指定されたサービスは存在しません 指定された論理ホスト上にリモート電源マネージャーサービスが登録されていません。 (S)

処理を中断します。

(0)

マネージャーサービスが登録されている論理ホストを指定して再実行してください。

KAVP12425-E

jaompwagt コマンドで -h オプションは第1引数で指定してください

コマンドの文法エラーです。jaompwagt コマンド実行時に,-hオプションは第1引数に 指定してください。

(S)

処理を中断します。

(0)

オプションの誤りを訂正して,コマンドを再実行してください。

KAVP12426-W

バックアップファイルからデータを復旧しました(ファイル名=ファイル名) JP1/Power Monitor が管理しているエージェントホストの情報ファイルで異常を検知し たため,バックアップファイルを使用してデータを復旧しました。原因としては,ファ イル書き込み中の電源断などによってディスク異常が発生したことが考えられます。

(S)

バックアップファイルからデータを読み込み,異常を検知したデータファイルを復 旧し,処理を続行します。

KAVP12501-I

運転スケジュール定義ファイル("指定ファイル名")をインポートしました. 運転スケジュール定義ファイル情報をインポートしました。

KAVP12502-E

指定された運転スケジュール定義ファイル("指定ファイル名")がありません. 運転スケジュール定義ファイルがありません。

(S)

運転スケジュール定義ファイルのインポートを中止します。

(0)

正しい運転スケジュール定義ファイル名を指定してください。

KAVP12503-E

指定された運転スケジュール定義ファイル("指定ファイル名")の内容に誤りがあります(行番号).

17. メッセージ

運転スケジュール定義ファイルで設定した内容に誤りがあります。エラー行の行番号を 表示します。

(S)

運転スケジュール定義ファイルのインポートを中止します。

(0)

運転スケジュール定義ファイルの内容を確認し,誤りを修正してください。 Windows ホストの運転スケジュール定義ファイルの設定内容については,「13.2.1 運転スケジュール定義ファイル」を参照してください。

KAVP12504-W

運転スケジュール定義ファイル("指定ファイル名")に指定した1日に設定する電源オン・オ フの回数が7回以上設定されています.7回目以降のスケジュールはインポートしません(行 番号).

1日に電源オン・オフが7回以上設定されています。同日で到達する時刻の早い順に6 回分をインポートしました。インポートしない時刻が設定されている行の行番号を表示 します。

(S)

早い順に6回分をインポートします。7回以降の情報はインポートしません。

(0)

運転スケジュール定義ファイルの内容を確認し,必要があれば設定を変更してくだ さい。

KAVP12505-I

運転スケジュール定義ファイル("指定ファイル名")に指定した特定日はコマンド実行日から 次年同月 - 1ヶ月までをインポートします.YYYY/MM/DD以降はインポートしません. コマンド実行日から次年同月 - 1か月以降に特定日が設定されています。

(S)

コマンド実行日から次年同月 - 1か月までの特定日をインポートします。それ以降 の特定日情報はインポートしません。

KAVP12506-W

運転スケジュール定義ファイル("指定ファイル名")に指定した翌日の時刻とみなす時刻設定 はインポートしません(行番号).

翌日の時刻とみなされる設定はインポートしません。インポートしない時刻が設定され ている行の行番号を表示します。

(S)

翌日の時刻とみなされる設定はインポートしません。

(0)

運転スケジュール定義ファイルの内容を確認し,設定を修正してください。

KAVP12507-W

運転スケジュール定義ファイル("指定ファイル名")に指定した (+n) 指定時刻はインポートしません(行番号).

(+n) 指定の時刻はインポートしません。

インポートしない時刻が設定されている行の行番号を表示します。

(S)

(+n) 指定の時刻はインポートしません。

(0)

運転スケジュール定義ファイルの内容を確認し、(+n)指定を修正してください。

KAVP12508-E

指定した運転スケジュール定義ファイル("指定ファイル名")はテキストファイルではありません.

インポートするファイルはテキストファイルではありません。

(S)

運転スケジュール定義ファイルのインポートを中止します。

(0)

エディターで編集した運転スケジュール定義ファイルを指定してください。

KAVP12509-E

指定した運転スケジュール定義ファイル("指定ファイル名")は継続文字で終わっています (行番号).

運転スケジュール定義ファイルの最後が継続文字(¥)で終わっています。エラー行の行番号を表示します。

(S)

運転スケジュール定義ファイルのインポートを中止します。

(0)

運転スケジュール定義ファイルの内容を確認し、誤りを訂正してください。

KAVP12510-E

運転スケジュール定義ファイルの指定がありません

インポートまたはエクスポートする運転スケジュール定義ファイルが指定されていません。

(S)

運転スケジュール定義ファイルのインポートまたはエクスポートを中止します。

(0)

運転スケジュール定義ファイルを指定して,インポートまたはエクスポートを再実 行してください。

KAVP12511-E

運転スケジュール定義ファイル("指定ファイル名")に指定した運転時間が重複しています (行番号).

運転スケジュール定義ファイルに,同じ運転時刻を指定しています。エラー行の行番号 を表示します。

(S)

運転スケジュール定義ファイルのインポートを中止します。

(0)

運転スケジュール定義ファイルの内容を確認し,正しい時刻を指定してください。

KAVP12512-E

運転スケジュール定義ファイル(" 指定ファイル名 ") に指定した終了時刻の順序が正しくあり ません (行番号)

運転スケジュール定義ファイルで,監視終了開始時刻,制限終了開始時刻,強制終了開 始時刻の指定順序に矛盾があります。

エラー行の行番号を表示します。

(S)

運転スケジュール定義ファイルのインポートを中止します。

(0)

運転スケジュール定義ファイルの内容を確認し,各終了時刻を次のように指定して ください。

監視終了開始時刻 < 制限終了開始時刻 < 強制終了開始時刻

KAVP12514-W

運転スケジュール定義ファイル("指定ファイル名")に指定したスケジュール追加指定(+) は無視します(行番号)

運転スケジュール定義ファイルの同日指定に運休日の指定が含まれています。インポー トしない行の行番号を表示します。

(S)

誤った+指定行はインポートしません。

(0)

運転スケジュール定義ファイルの運休日の設定を確認してください。

KAVP12515-W

運転スケジュール定義ファイル("指定ファイル名")に指定した日付または曜日に誤りがあり ます(行番号).

年単位で指定した運転スケジュール定義ファイルで,日付と曜日が一致していない,またはうるう年でない年に2月29日のスケジュールを定義しています。 インポートしない行の行番号を表示します。 (S)

該当する特定日はインポートしません。

(0)

運転スケジュール定義ファイルの特定日の指定を確認し,誤りを修正してください。

KAVP12516-E

メモリー不足が発生しました.

インポートまたはエクスポート中にメモリー不足が発生しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

システムの状態を確認してください。

KAVP12517-E

運転スケジュール定義ファイル("指定ファイル名")をインポートできません. インポートの処理に失敗しました。なお,引数の誤りでファイル名が指定されていない 場合,「("指定ファイル名")」は出力しません。

(S)

運転スケジュール定義ファイルからのインポートを中止します。

(0)

直前に出力されたエラーメッセージを参照して,問題を解決してください。

KAVP12518-E

1件のパラメタ長が 500 バイトを超えています(行番号) 1行の長さが 500 バイトを超えています。継続文字(¥)で行を継続している場合は,継 続行を含めた長さになります。

(S)

処理を中断します。

(0)

1行が 500 バイト以内になるように指定してください。

KAVP12551-I

運転スケジュール定義をファイル("指定ファイル名")へエクスポートしました. カレンダーデータを指定ファイルに運転スケジュール定義ファイル形式でエクスポートしました。

KAVP12552-E

出力先ファイル("指定ファイル名")が既に存在するのでエクスポートしません.

指定したファイルはすでにあります。上書き指定(-uオプション指定)されていないの でエクスポートしません。

(S)

運転スケジュール定義ファイルへのエクスポートを中止します。

(0)

次のどれかで対処してください。

- 別のファイル名を指定する
- 同一名称ファイルを退避もしくは削除する
- 上書き指定をする

KAVP12553-W

出力先ファイル (" 指定ファイル名 ") が既に存在するので上書きします. エクスポートする出力先ファイルはすでにあります。 上書き指定 (-u オプション指定) されているので上書きします。

(S)

運転スケジュール定義ファイルを上書きしてエクスポートします。

KAVP12554-E

出力先ファイル("指定ファイル名") ヘエクスポートできません. エクスポートの処理に失敗しました。なお,引数の誤りでファイル名が指定されていな い場合,「("指定ファイル名")」は出力しません。

(S)

運転スケジュール定義ファイルへのエクスポートを中止します。

(0)

直前に出力されたエラーメッセージを参照して,問題を解決してください。

KAVP12601-I

自ホストに対する操作要求が行なわれました(ホスト名=ホスト名). 自ホストに対する操作要求が行われた場合,出力します。

(0)

自ホストに対するリモート電源制御機能はサポートしていません。 自ホストに対して電源制御を行なう場合は, aompwcon コマンドを使用してください。

17.4.2 UNIX で表示されるメッセージ

ここでは, UNIX版 JP1/Power Monitor で表示されるメッセージについて説明します。

KAVP0001-E

Cannot open specified file(ファイル名):システムのエラーメッセージ.

指定したファイル(ファイル名)がオープンできません:システムのエラーメッセージ 指定したファイルにアクセス権限がないなどで,ファイルが開けません。

(S)

ファイルの処理を中断します。

(0)

誤りを訂正して再実行してください。

KAVP0002-E

Event Server cannot be connected.

```
イベントサーバに接続できません
```

イベントサーバを起動しないで、コマンドを実行しました。

(S)

プロセスを中止します。

(0)

イベントサーバを起動してからコマンドを再実行してください。

KAVP0050-E

Automatic Operation was not executed.

自動運転は行なわれていません

JP1/Power Monitor デーモンを起動しないで,コマンドを実行しました。

(S)

コマンド処理を中止します。

(0)

jaomstart コマンドで JP1/Power Monitor デーモンを起動してからコマンドを再実 行してください。

KAVP0051-E

Command is invalid because system termination is in progress.

ホスト終了処理中のためコマンドは無効です ホスト終了処理中のため実行したコマンドは無効です。

(S)

コマンド処理を中止します。

(0)

必要に応じて、ホストを再起動してからコマンドを再実行してください。

KAVP0053-E

Illegal option(- 文字) exists.

不正なオプション (- 文字) が指定されています

誤ったオプションが指定されています。

(S)

コマンド処理を中止します。

(0)

正しいオプションを指定してコマンドを再実行してください。

KAVP0054-E

Value for option(- 文字) is not specified.

オプション (- 文字) の値が指定されていません

オプションに引数が指定されていません。

(S)

コマンド処理を中止します。

(0)

引数を指定してコマンドを再実行してください。

KAVP0055-E

Extra argument(s) exist.

余分な引数が指定されています

余分な引数を指定しています。

(S)

コマンド処理を中止します。

(0)

正しい引数を指定してコマンドを再実行してください。

KAVP0056-E

Invalid value for option(- 文字).

オプション (- 文字) の値に誤りがあります

指定したオプションに誤りがあります。

(S)

コマンド処理を中止します。

(O) 正しいオプションを指定してコマンドを再実行してください。

KAVP0057-E

Option(- 文字) appears twice or more.

オプション (- 文字) が2回以上指定されています

同じオプションを2回以上指定しています。

(S)

コマンド処理を中止します。

(0)

正しいオプションを指定してコマンドを再実行してください。

KAVP0058-W

Length of a parameter exceeds 500 bytes. (line: 行番号)

1件のパラメタ長が500バイトを超えています(行番号:行番号)

ファイルの1件(継続文字(¥)も考慮した)のパラメーター長が500バイトを超えていま す。

(S)

コマンド処理を続行します。

(0)

パラメーターを 500 バイト以内で指定し直してコマンドを再実行してください。

KAVP0063-W

Specified file(ファイル名) has no parameter.

指定したファイル(ファイル名)にパラメタがありません

指定したファイルにチェック対象のパラメーターがありません(空白,改行,コメント行 だけのファイルです)。

(S)

該当するファイルの処理を中断します。複数のファイル名を指定している場合は, 次のファイルの処理をします。

(0)

正しいファイル名を指定するか,またはファイルにパラメーターを指定してコマン ドを再実行してください。

KAVP0064-E

Specified file(ファイル名) is not a text file.

指定したファイル(ファイル名)はテキストファイルではありません 指定したファイルが正しいテキストファイルではありません。 (S) 該当するファイルの処理を中断します。複数のファイルを指定している場合は,次 のファイルの処理をします。

(0)

正しいファイルを指定してコマンドを再実行してください。

KAVP0065-W

Specified file(ファイル名) ends with Continuation character.

指定したファイル(ファイル名)は継続文字で終わっています

指定したファイルの最後が継続文字(¥)で終っています。

(S)

該当するファイルの処理を中断します。複数のファイルを指定している場合は,次 のファイルの処理をします。

(0)

継続文字(¥)の直後に改行コードを指定してコマンドを再実行してください。

KAVP0067-E

Automatic Power Control canceled.

自動システム開始 / 終了処理は中止しました 自動システム開始 / 終了処理は中止します。

(S)

JP1/Power Monitor を停止します。

(0)

JP1/Base, JP1/AJS2, JP1/Power Monitorの保守情報を取得し,システム管理者 に連絡してください。

KAVP0071-E

Option(- 文字) is invalid.

オプション (- 文字) は無効です

オプションの組み合わせで,無効になるものを指定しています。

(S)

コマンド処理を中止します。

(0)

正しいオプションを指定してコマンドを再実行してください。

KAVP0072-E

No file specified.

ファイルの指定がありません

チェックするファイルの指定がありません。

(S)

コマンド処理を中止します。

(0)

ファイルを指定してコマンドを再実行してください。

KAVP0150-E

Invalid specification in Operation Schedule Definition File.

運転スケジュール定義ファイルに誤った指定があります 運転スケジュール定義ファイルの定義内容に誤りがあります。

(S)

スケジュールでの運用を中止します。

(0)

誤り個所は jaomchecs コマンドでチェックしてください。運転スケジュール定義 ファイルの定義内容の誤りを訂正し, jaomstop コマンドで JP1/Power Monitor デー モンを停止後, jaomstart コマンドを再実行してください。

KAVP0151-E

Invalid specification in Configuration Definition File.

構成定義ファイルに誤った指定があります

構成定義ファイルの定義に誤った指定があります。

(S)

処理を終了します。

(0)

誤りの個所は jaomchecc コマンドでチェックしてください。構成定義ファイル中の 誤りを訂正して, jaomstart コマンドを再実行してください。

KAVP0154-W

Operation times specified in Operation Schedule Definition File overlap.

運転スケジュール定義ファイルに指定した運転時間が重複しています

運転スケジュール定義ファイルに,重複した運転時刻が設定されています。

(S)

スケジュールでの運用は,しません。

(0)

jaomstop コマンドで JP1/Power Monitor デーモンを停止し,運転スケジュール定義 ファイルを修正してから,jaomstart コマンドを再実行してください。または,別の 運転スケジュール定義ファイルを指定して,jaomstart コマンドを再実行してくださ L١。

KAVP0155-W

Configuration Definition File was not found, execution proceeding with default value.

構成定義ファイルがないので省略値で起動します

標準の構成定義ファイルがなく,運転スケジュール定義ファイルにも設定されていません。

(S)

構成定義ファイルが設定されていない状態で起動します。

(0)

必要があれば, jaomstop コマンドで JP1/Power Monitor デーモンを停止し,構成定 義ファイルを設定して, jaomstart コマンドを再実行してください。

KAVP0156-I

Monitoring Termination started.

監視終了処理を開始します

監視終了開始時刻に到達したので監視終了処理を開始しました。

KAVP0157-I

Restrictive Termination started.

制限終了処理を開始します 制限終了開始時刻に到達したので制限終了処理を開始します。

KAVP0158-I

Forced Termination started.

強制終了処理を開始します 強制終了開始時刻に到達したので強制終了処理を開始します。

KAVP0159-I

Next Power-on Time reached.

電源投入時刻に到達しました

JP1/Power Monitor が終了しないまま,次回電源投入時刻に到達しました。

KAVP0160-I

Automatic System Start Time Command executed.

自動運転開始時コマンドを実行します 構成定義ファイルに指定されている自動運転開始時コマンドを, JP1/Power Monitor デーモンの起動時に実行します。

KAVP0161-I

Command before Automatic System Stop executed.

自動システム終了前コマンドを実行します

構成定義ファイルに指定されている自動システム終了前コマンドを,終了処理開始時刻 に実行します。

KAVP0162-I

Terminating Condition Monitoring Command executed.

終了条件監視コマンドを実行します

構成定義ファイルに指定されている終了条件監視コマンドを,監視終了の終了条件成立 時または制限終了開始時刻に実行します。

KAVP0163-I

System Restrict Command executed.

機能制限コマンドを実行します 構成定義ファイルに指定されている機能制限コマンドを,監視終了の終了条件成立時ま たは制限終了開始時刻に実行します。

KAVP0164-I

Power-on Time Reached Command executed.

電源投入時刻到達時コマンドを実行します

構成定義ファイルに指定されている電源投入時刻到達時コマンドを,ホストが終了しな いまま次回電源投入時刻に到達したときに実行します。

KAVP0165-I

Automatic System Start Time Command terminated.

自動運転開始時コマンドが終了しました 自動運転開始時コマンドが終了しました。

KAVP0166-I

Command before Automatic System Stop terminated.(戻り値)

自動システム終了前コマンドが終了しました(戻り値) 自動システム終了前コマンドが終了しました。

KAVP0167-I

Terminating Condition Monitoring Command terminated.(戻り値)

終了条件監視コマンドが終了しました(戻り値) 終了条件監視コマンドが終了しました。

KAVP0168-I

System Restrict Command terminated.(戻り値)

機能制限コマンドが終了しました(戻り値) 機能制限コマンドが終了しました。

KAVP0169-I

Power-on Time Reached Command terminated.

電源投入時刻到達時コマンドが終了しました 電源投入時刻到達時コマンドが終了しました。

KAVP0170-I

Command(コマンド名) execution canceled.

コマンド(コマンド名)の実行を打ち切りました 構成定義ファイルに設定されているコマンド実行打ち切り時間を超えたため,自動運転 ユーザーコマンドまたは電源制御装置を制御するコマンドの実行を打ち切りました。

KAVP0171-W

Termination Processing Start Time not specified.

終了時刻の指定がありません

監視終了開始時刻,制限終了開始時刻,および強制終了開始時刻がすべて指定されていません。

(S)

待ち状態になります。

(0)

jaomchang コマンドで各終了開始時刻を指定するか,または,次のように対処して ください。

- 1. jaomstop コマンドで JP1/Power Monitor デーモンを中止する。
- 2. 運転スケジュール定義ファイルに各終了開始時刻を指定する。
- 3. 運転スケジュール定義ファイル名を構成定義ファイルに指定する。
- 4. jaomstart コマンドを実行する。

KAVP0172-W

Power-on Reservation canceled because Next Power-on Time is after the limit.

次回電源投入時刻が設定時より限界値を超えているため電源投入予約はできません 次回電源投入時刻が設定時より限界値を超えているため,電源投入予約ができません。 (0)

jaomchang コマンドで次回電源投入時刻を次月同日同時刻 - 1分(グリニッジ標準時刻に基づく)以内に設定するか,または,次のように対処してください。

- 1. jaomstop コマンドで JP1/Power Monitor デーモンを停止する。
- 運転スケジュール定義ファイルに次月同日同時刻 1分(グリニッジ標準時刻に 基づく)以内の次回電源投入時刻を指定する。
- 3. 運転スケジュール定義ファイル名を構成定義ファイルに指定する。
- 4. jaomstart コマンドを実行する。

KAVP0173-W

This machine does not have Power-on Reservation System, so the Next Power-on Time is ignored.

電源投入予約機構が存在しないため電源投入予約はできません

ハードウェアの電源投入予約機構がないため電源投入予約ができませんでした。

(0)

電源制御装置を設定してください。

KAVP0174-E

Cannot execute command(コマンド名) because of no executing permission.

コマンド(コマンド名)に実行権限がないため実行できません

実行権限がないため,指定した自動運転ユーザーコマンドが実行できませんでした。

(S)

自動運転ユーザーコマンドを無視して処理を実行します。

(0)

該当する自動運転ユーザーコマンドを実行しないで処理を続けてください。または, 次のように対処してください。

- 1. スーパーユーザーでホストにアクセスする。
- 2. jaomstop コマンドで処理を中断する。
- 3. jaomstart コマンドを実行する。

KAVP0175-I

Power Control Command(コマンド名) executed.

電源制御コマンド(コマンド名)を実行します 電源制御装置を制御するコマンドを実行しました。

KAVP0176-I

Power Control Command(コマンド名) terminated.(return-code= 戻り値)

電源制御コマンド(コマンド名)が終了しました(戻り値:戻り値) 電源制御装置を制御するコマンドが終了しました。

KAVP0181-I

Next Power-on Time re-reserved.

電源投入時刻を再設定しました

次回電源投入時刻が取り消されている可能性があるため,次回電源投入時刻を再設定し ました。

KAVP0182-E

Failed to re-reserve Next Power-on Time.

電源投入時刻の再設定に失敗しました

次回電源投入時刻が取り消されている可能性があるため,次回電源投入時刻を再設定し ましたが,エラーが発生しました。

KAVP0183-I

Executing shutdown.(option: shutdown コマンドまたは alt_shutdown コマンドへの引数,次回 電源投入時刻:次回電源投入時刻)

Shutdown 処理を実行します (オプション: shutdown コマンドまたは alt_shutdown コマンドへの引数,次回電源投入時刻:次回電源投入時刻)

終了条件が成立しました。または,強制終了時刻に到達したので,shutdown コマンドま たは alt_shutdown コマンドを実行します。 表示される次回電源投入時刻の形式を次に示します。 mm/dd HH:MM mm:月(01 ~ 12),dd:日(01 ~ 31),HH:時(00 ~ 23),MM:分(00 ~

KAVP0184-E

59)

Power Command(外付け電源制御コマンド名) terminated abnormally. (return code: 戻り値) 電源制御装置を制御するコマンドが異常終了しました。

(S)

電源制御装置を制御しません。

(0)

資料採取ツールを実行して資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

KAVP0300-E

Key is invalid.

キーの値が不正です

キーの指定がないか,または指定が誤っています。

(S)

処理を打ち切ります。

(0)

正しいキーを指定してください。

KAVP0301-E

Specified host(ホスト名) is not Remote Power Agent.

指定したホスト(ホスト名)はリモート電源連携エージェントではありません 指定したホストは,エージェントホストとして定義されていません。

(S)

指定したホストに対する処理を打ち切ります。

(0)

リモート電源連携エージェント定義ファイルに,エージェントホストとして指定し, JP1/Power Monitor デーモンを再起動してください。

KAVP0302-E

Access is refused by Remote Power Agent(ホスト名)

リモート電源連携エージェント(ホスト名)へのアクセスが拒否されました 指定したホストに対する操作権限がありません。

(S)

指定したホストに対する処理を打ち切ります。

(0)

指定したエージェントホストのリモート電源連携構成定義ファイルの manager パラ メーターで,マネージャーホストを設定してから,JP1/Power Monitor デーモンを 再起動してください。

KAVP0303-E

Remote Power Daemon is inactive.

リモート電源連携デーモンが起動されていません JP1/Power Monitor デーモンが起動されていません。

(S)

他ホストの制御を打ち切ります。

(0)

JP1/Power Monitor デーモンを起動してください。

KAVP0304-E

Remote Power Agent(ホスト名) is inactive.

リモート電源連携エージェント (ホスト名)は稼働していません

指定したエージェントホストの JP1/Power Monitor デーモンが起動していません。

(S)

指定したエージェントホストに対する処理を打ち切ります。

(0)

指定したエージェントホストの JP1/Power Monitor デーモンを起動してください。

KAVP0305-E

Power On request to specified host(π スト名) could not be performed.

指定したホスト(ホスト名)への電源投入要求はできません

マネージャーホストで設定しているリモート電源連携エージェント定義ファイルの設定 が不十分なため,そのホストの電源をオンにできません。

(S)

指定したエージェントホストの電源をオンにしません。

(0)

リモート電源連携エージェント定義ファイルで,指定したエージェントホストにつ いて設定している部分を修正し,JP1/Power Monitor デーモンを再起動してくださ い。

KAVP0306-E

Error occurred in request to specified host(ホスト名).:保守情報

指定したホスト(ホスト名)に対する処理に失敗しました :保守情報

指定したエージェントホストに対する処理に失敗しました。

(S)

指定したエージェントホストに対する処理を打ち切ります。

(0)

(1) 電源オン,強制電源オフ,強制再起動操作中にこのメッセージが表示された場合

- APC 社製 Smart-UPS および Call-UPS II との連携はサポートしませんので APC 社 Smart-UPS および SNMP アダプター,または Symmetra および SNMP アダ プターへ移行してください。
 SNMP アダプターのセットアップ方法は APC マニュアルを参照してください。
 JP1/Power Monitor マニュアル「インストールとセットアップ(UNIX ホスト)」の「他ホストを起動・終了する場合」を参照し、「APC 社製の SNMP アダプター と Smart-UPS,または SNMP アダプターと Symmetra をホストに接続する場合の設定」および、「ファイル一覧(UNIX ホスト)」を参照し、「リモート電源連携 エージェント定義ファイル」に従い再セットアップを行います。
- リモート電源連携エージェント定義ファイルの設定内容に誤りがないかどうか確認してください。

(2) 電源オン,強制電源オフ,強制再起動操作中以外にこのメッセージが表示された 場合

 指定したエージェントホストと通信可能なことを確認してください。指定した エージェントホストが通信可能な場合には、エージェントホスト側で直前に表示 された JP1/Power Monitor のエラーメッセージに従って対処してください。

KAVP0307-E

Connection to Remote Power Daemon is reset.

リモート電源連携デーモンとの接続が切断されました

JP1/Power Monitor デーモンが停止したため,マネージャーホストまたはエージェント ホストとの接続が切断されました。

(S)

処理を打ち切ります。

(0)

jaomstart コマンドで, JP1/Power Monitor デーモンを起動してください。

KAVP0310-E

Remote Power Configuration File contains an invalid parameter. (line: 行番号)

リモート電源連携構成定義ファイルに誤りがあります(行番号:行番号)

リモート電源連携構成定義ファイルに誤りがあります。

(S)

処理を打ち切ります。

(0)

リモート電源連携構成定義ファイルの内容を確認し,誤りを修正してから,JP1/ Power Monitor を再起動してください。メッセージの行番号が0の場合は,リモー ト電源連携構成定義ファイルにagtdbパラメーターが定義されていない可能性があ ります。リモート電源連携構成定義ファイルにagtdbパラメーターが定義されてい るか,またagtdbパラメーターに定義されているエージェントデータベースのディ レクトリ名が正しいか確認してください。

KAVP0311-E

Error occurred in File(ファイル名).:保守情報 システムのエラーメッセージ

ファイル(ファイル名)でエラーが発生しました :保守情報 システムのエラーメッセージ ファイル入出力処理でエラーが発生しました。

(S)

処理を打ち切ります。

(0)

ホストのエラーメッセージに従って対処してください。

KAVP0312-W

Remote Power Agent Definition File contains an invalid parameter. (line:行番号)

リモート電源連携エージェント定義ファイルに誤りがあります(行番号:行番号) リモート電源連携エージェント定義ファイルに誤りがあります。

(S)

リモート電源連携エージェント定義ファイルで,誤りのあるエージェントホストの 定義を無効にします。リモート電源連携エージェント定義ファイルで定義されてい るほかのエージェントホストについては,処理を継続します。

(0)

リモート電源連携エージェント定義ファイルを修正してから, JP1/Power Monitor デーモンを再起動してください。

KAVP0313-W

Definition of host(ホスト名) is incomplete.

ホスト(ホスト名)の定義が不完全です

指定したエージェントホストの定義が不十分です。

(S)

指定したエージェントホストの電源をオンにしません。

(0)

リモート電源連携エージェント定義ファイルを修正してから, JP1/Power Monitor デーモンを再起動してください。

KAVP0314-W

Connection to Remote Power Command is reset.

リモート電源連携コマンドとの接続が切断されました コマンドがキャンセルされました。

KAVP0315-I

Remote Power Agent(ホスト名) is started.

リモート電源連携エージェント(ホスト名)が起動しました エージェントホストが起動しました。

KAVP0316-I

Remote Power Agent(ホスト名) is stopped.

リモート電源連携エージェント(ホスト名)が停止しました

エージェントホストが停止しました。

KAVP0317-I

Monitoring Termination of Remote Power Agent(ホスト名) is started.

リモート電源連携エージェント(ホスト名)の監視終了が開始されました エージェントホストが監視終了を開始しました。

KAVP0318-I

Restrictive Termination of Remote Power Agent(ホスト名) is started.

リモート電源連携エージェント(ホスト名)の制限終了が開始されました エージェントホストが制限終了を開始しました。

KAVP0319-I

Host(ホスト名) Power On.

ホスト(ホスト名)の電源を投入します 指定したエージェントホストの電源をオンにします。

KAVP0320-I

Request Forced Termination to Remote Power Agent(ホスト名).

リモート電源連携エージェント(ホスト名)を強制終了します 指定したエージェントホストの強制終了を開始します。

KAVP0321-I

Request Monitoring Termination to Remote Power Agent(ホスト名).

リモート電源連携エージェント(ホスト名)の監視終了を開始します 指定したエージェントホストの監視終了を開始します。

KAVP0322-I

Request Restrictive Termination to Remote Power Agent(ホスト名).

リモート電源連携エージェント(ホスト名)の制限終了を開始します 指定したエージェントホストの制限終了を開始します。

KAVP0323-I

Forced Termination in Remote Power Agent(ホスト名) is started.

リモート電源連携エージェント(ホスト名)の強制終了が開始されました 指定したエージェントホストが強制終了を開始しました。

KAVP0324-W

Event Server Function is not configured.

- イベントサーバ機能が設定されていません
 - JP1/Base がインストールされていません。

(S)

JP1/Power Monitor デーモンを起動しません。

(0)

- 他ホストの起動・終了を制御する場合 JP1/Base をインストールしてください。
- 他ホストの起動・終了を制御しない場合 リモート電源連携構成定義ファイル「/usr/lib/jp1_aom/rpw/rpw_conf」の active パラメーターの値をnに変更すると、このメッセージが表示されないよう にできます。

KAVP0325-I

Reading Remote Power Agent Definition File.

リモート電源連携エージェント定義ファイルを読み込みました jaompwagt コマンドを実行したことによって,リモート電源連携エージェント定義ファ イルの再読み込みをしました。

KAVP0326-E

Manager parameter is identical to manager's own name.

manager パラメタの値が自ホスト名と同一です

リモート電源連携構成定義ファイルの manager パラメーターの値が, 自ホスト名と同一です。

(S)

JP1/Power Monitor デーモンを起動しません。

(0)

リモート電源連携構成定義ファイルの manager パラメーターの値を修正し, JP1/ Power Monitor デーモンを再起動してください。

KAVP0327-I

Host(ホスト名) Power off.

ホスト(ホスト名)の電源を切断します

指定したホストの電源をオフにします。

KAVP0328-I

Host(ホスト名) Reboot.

ホスト(ホスト名)の電源をリブートします 指定したホストの電源を再起動します。

KAVP0329-I

Remote Power Linkage Control Command executed. (host: ホスト名, arguments: 制御コマンドの引数)

リモート電源連携制御コマンドを実行します(ホスト:ホスト名,引数:制御コマンドの引数) エージェントホスト(ホスト名)の電源を制御するために,コマンドを実行します。

KAVP0330-E

Failed to execute Remote Power Linkage Control Command.:保守情報 システムのエラーメッ セージ ホスト名

リモート電源連携制御コマンドの実行に失敗しました:保守情報 システムのエラーメッセージ ホスト名

エージェントホスト(ホスト名)に対するコマンドの実行に失敗しました。

(S)

コマンドを実行せずに,処理を続行します。

(0)

表示されたホストのエラーメッセージに従って対処してください。

KAVP0331-I

Remote Power Linkage Control Command terminated. (host:ホスト名, return code: 戻り値)

リモート電源連携制御コマンドが終了しました(ホスト:ホスト名,戻り値:戻り値) エージェントホスト(**ホスト名**)に対するコマンドの実行が終了しました。

KAVP0332-W

Retry to execute Remote Power Linkage Control Command. (host:ホスト名)

リモート電源連携制御コマンドをリトライします(ホスト:ホスト名) エージェントホスト(ホスト名)に対するコマンドの実行に失敗しました。コマンドを 再実行します。

KAVP0333-W

Remote Power Linkage Control Command execution canceled. (host:ホスト名)

リモート電源連携制御コマンドの実行を打ち切りました(ホスト:ホスト名)

リモート電源連携エージェント定義ファイルに設定されているコマンド実行打ち切り時間を超えたため,エージェントホスト(**ホスト名**)に対するコマンドの実行を打ち切りました。

KAVP0334-W

Remote Power Linkage Control Command retry canceled. (host:ホスト名)

リモート電源連携制御コマンドのリトライを打ち切りました(ホスト:ホスト名) リモート電源連携エージェント定義ファイルに設定されているコマンドのリトライ回数 を超えたため,エージェントホスト(ホスト名)に対する再実行を打ち切りました。 (S)

指定されたエージェントホストに対する制御をしないで、処理を続行します。

(0)

リモート電源連携エージェント定義ファイルで設定した内容を確認してください。

KAVP0335-E

Failed to connect with Base Event Server. :保守情報

Base イベントサーバへの接続に失敗しました:保守情報

JP1/Base イベントサーバへの接続に失敗しました。

(S)

JP1/Base イベントサーバに再接続します。

(0)

JP1/Base イベントサーバの状態を確認し,起動していない場合は,起動してください。

KAVP0336-I

Reconnect with Base Event Server.

Base イベントサーバに再接続しました JP1/Base イベントサーバに再接続しました。

KAVP0337-E

Power Off request to specified host(ホスト名) could not be performed.

指定したホスト(ホスト名)への電源切断要求はできません

リモート電源連携エージェント定義ファイルでの設定が不十分なために,指定したエー ジェントホストの電源をオフにできません。

(S) エージェントホストの電源をオフにしません。

(0)

リモート電源連携エージェント定義ファイルを修正し , JP1/Power Monitor デーモ ンを再起動してください。

KAVP0338-E

Power Reboot request to specified host(ホスト名) could not be performed.

指定したホスト(ホスト名)への電源リブート要求はできません リモート電源連携エージェント定義ファイルでの設定が不十分なために,指定したエー ジェントホストを再起動できません。 (S) エージェントホストを再起動しません。

 $(\mathbf{0})$

リモート電源連携エージェント定義ファイルを修正し, JP1/Power Monitor デーモ ンを再起動してください。

KAVP0339-E

Requested power control to host(ホスト名) isn't supported.

ホスト(ホスト名)へ要求した電源制御はサポートされていません エージェントホストでサポートされていない機能を実行しようとしました。

(S)

エージェントホストの電源を制御しません。

(0)

手動でエージェントホストの電源を制御してください。

KAVP0340-E

Remote Power Group Definition File contains invalid parameter. (line: 行番号)

リモート電源連携グループ定義に誤りがあります(行番号:行番号)

リモート電源連携グループ定義ファイルに誤りがあります。

(S)

jaompwgrp コマンドの実行を打ち切ります。

(O)

リモート電源連携グループ定義ファイルの誤りを修正してから, jaompwgrp コマン ドを再実行してください。

KAVP0341-I

Waiting for starting is canceled. (host:ホスト名)

起動完了待ちを打ち切りました(ホスト:ホスト名) リモート電源連携グループ定義ファイルで設定した起動待ち時間を超えたため、起動完 了待ち処理を打ち切りました。

(S)

次のエージェントホストがグループに登録されている場合 そのエージェントホストを起動します。

次のエージェントホストがグループに登録されていない場合 コマンドを終了します。

(0)

必要に応じて,マネージャーホストで,エージェントホストが起動したかどうかを 確認してください。

KAVP0342-I

Waiting for terminating is canceled. (host:ホスト名)

終了待ちを打ち切りました(ホスト:ホスト名)

リモート電源連携グループ定義ファイルに設定されている終了待ち時間を超えたため, エージェントホストの終了処理を打ち切りました。

(S)

次のエージェントホストがグループに登録されている場合 そのエージェントホストの終了処理を開始します。

次のエージェントホストがグループに登録されていない場合 コマンドを終了します。

(0)

必要に応じて,マネージャーホストで,エージェントホストが停止したかどうかを 確認してください。

KAVP0343-E

I/O error occurred in file (ファイル名):保守情報 システムのエラーメッセージ

ファイル(ファイル名)の入出力でエラーが発生しました:保守情報 システムのエラーメッ セージ

ファイルの入出力処理でエラーが発生しました。

(S)

jaompwgrp コマンドの実行を打ち切ります。

(0)

ホストのエラーメッセージに従って対処してください。

KAVP0344-E

Invalid argument is specified.

引数の指定に誤りがあります
jaompwgrp コマンドを直接実行したか,または不正な自動運転ユーザーコマンドに jaompwgrp コマンドを定義しました。

(S)

jaompwgrp コマンドの実行を打ち切ります。

(0)

jaompwgrp コマンドは,自動運転ユーザーコマンドの自動運転開始時コマンド,電 源投入時刻到達時コマンド,システム終了前コマンドとして構成定義ファイルに設 定します。jaompwgrp コマンドをこれらの自動運転ユーザーコマンドとして構成定 義ファイルに設定してください。

KAVP0345-E

Host name is not specified.

ホスト名の指定がありません

リモート電源連携グループ定義ファイルに group パラメーターが定義されていないか, または group パラメーターのパラメーターの値が定義されていません。

(S)

jaompwgrp コマンドの実行を打ち切ります。

(0)

リモート電源連携グループ定義ファイルに, group パラメーターを正しく定義して ください。

KAVP0350-W

Past event was received. Ignored. (host:ホスト名):保守情報

過去のイベントを受信しました。無視します(ホスト名:ホスト名):保守情報 JP1/Power Monitor デーモンが起動する以前に発行されたイベントを受信したため,そ のイベントを無視します。

(S)

そのイベントを無視して処理を続行します。

(0)

マネージャーホストとエージェントホストで設定されている時間にずれがないか確認してください。

KAVP0351-I

Stopping procedure by Remote Power Linkage Function is restricted.

リモート電源連携機能による停止処理は抑止されています マネージャーホスト上にリモート電源連携停止処理抑止ファイルがあるため,エージェ ントホストに対して監視終了,制限終了,強制終了,強制電源オフ,および強制再起動

は実行できません。

KAVP0352-E

Agent host is not registration.

エージェントホストが登録されていません

次の原因が考えられます。

- jaompwagt コマンドで指定したエージェントホスト名に誤りがある
- jaompwagt コマンドで指定したホスト名がエージェントホストとしてマネージャーホ ストに登録されていない

(S)

処理を打ち切ります。

(0)

次のどちらかで対処してください。

- 正しいエージェントホスト名を指定し, jaompwagt コマンドを再実行する。
- まず,リモート電源連携エージェント定義ファイルにエージェントホスト名を指定する。その後,jaompwagtコマンドの1オプションを実行してエージェントホストを再読み込みするか,JP1/Power Monitor デーモンを再起動する。

KAVP0354-I

A change in operation information was detected.

運転情報の変更を検知しました

JP1/Power Monitor の運転情報が変更されました。

KAVP0400-I

Automatic Operation started.

```
自動運転を開始します
```

JP1/Power Monitor デーモンを起動します。

KAVP0401-E

Automatic Operation has already started.

自動運転はすでに開始しています

すでに JP1/Power Monitor を起動しているのに jaomstart コマンドを実行しようとしました。

(S)

コマンド処理を中止します。

(0)

必要に応じて jaomstop コマンドで JP1/Power Monitor デーモンを一度終了させ, jaomstart コマンドで再起動してください。

KAVP0403-I

Automatic Power Control not performed.

自動システム開始 / 終了処理は行いません

次に示すどれかの理由で,スケジュールでの運用は,実行しません。

- 構成定義ファイルに運転スケジュール定義ファイル名を設定していない
- 構成定義ファイルに設定した運転スケジュール定義ファイルがない
- 運転スケジュール定義ファイルのパラメーターに誤りがある
- 構成定義ファイルで設定したファイルは,運転スケジュール定義ファイルではない。
- (S)

スケジュールでの運用を中止します。

(0)

jaomstop コマンドで JP1/Power Monitor デーモンを停止してください。次に,構成 定義ファイルの運転スケジュール定義ファイル名が誤っている場合,運転スケ ジュール定義ファイル名を修正してください。運転スケジュール定義ファイルのパ ラメーターが誤っている場合,運転スケジュール定義ファイルのパラメーターを修 正してください。その後,jaomstart コマンドを再実行してください。 また,jaomchang コマンドでホストの起動・終了時刻を指定することもできます。

KAVP0404-W

Configuration Definition Parameter was not found, execution proceeding with default values.

構成定義パラメタがないので省略値で起動します

自動運転開始時コマンドに,構成定義ファイルのパラメーターの指定がなく,標準の構 成定義ファイルもありませんでした。

(S)

構成定義ファイルを設定していない状態で JP1/Power Monitor デーモンを起動します。

(0)

必要があれば, jaomstop コマンドで JP1/Power Monitor デーモンを停止し,自動運 転開始時コマンドに,構成定義ファイルを指定してください。

KAVP0415-E

Cannot start Automatic Power Control.

自動システム開始 / 終了処理が開始できません

スケジュールでの運用が開始できません。

(S)

スケジュールでの運用だけを中止し,ほかの処理は続行します。

(0)

syslog ファイルのメッセージからスケジュールでの運用が停止した原因を調べ,対

処してください。

КАVP0417-Е

Operation Schedule Definition File time is invalid.

運転スケジュール定義ファイルで指定した時刻に誤りがあります

運転スケジュール定義ファイルに定義した時刻に誤りがあります。

(S)

誤っていると判断した設定時刻は無視して処理を続行します。

(0)

原因として次の二つが考えられます。該当する時刻を訂正してください。

- 監視終了開始時刻,制限終了開始時刻,および強制終了開始時刻のどれかと次回 電源投入時刻の間隔が 30日 23 時間 59 分より離れている
- 次回電源投入時刻が,起動時刻の次月同日同時刻-1分よりあとに設定されている

KAVP0432-E

Cannot start Automatic System Start/Stop.

自動システム開始 / 終了を行うことができません

JP1/Power Monitor デーモンが停止しているため,スケジュールでの運用ができません。

(S)

スケジュールでの運用だけを中止し,ほかの処理は続行します。

(0)

syslog ファイルのメッセージからスケジュールでの運用が停止した原因を調べ,対 処してください。

KAVP0433-E

Specified time is inconsistent.

指定した時刻は矛盾しています

指定した時刻は、定義済みの時刻と矛盾しています。

(S)

コマンド処理を中止します。

(0)

正しい時刻を指定してコマンドを再実行してください。

KAVP0434-E

Specified time is invalid because Monitoring Termination is in progress.

監視終了処理中のため指定した時刻は無効です

監視終了中に監視終了開始時刻の変更はできません。

(S)

コマンド処理を中止します。

KAVP0435-E

Specified time is invalid because Restrictive Termination is in progress.

制限終了処理中のため指定した時刻は無効です

制限終了中に制限終了開始時刻の変更はできません。

(S)

コマンド処理を中止します。

KAVP0436-E

Operand is not specified.

オペランドの指定がありません

構成定義ファイルで設定されている内容,および運転スケジュール定義ファイルで設定 されている内容を一時変更するための引数が,指定されていません。

(S)

コマンド処理を中止します。

(0)

必要があれば引数を指定し,コマンドを再実行してください。

KAVP0438-I

Changing Operation Information. (option: jaomchang コマンドの引数)

運転情報を変更します(オプション: jaomchang コマンドの引数)

構成定義ファイルで設定されている内容,および運転スケジュール定義ファイルで設定 されている内容が一時変更されました。

KAVP0450-I

Request to terminate Automatic Operation has been accepted.

自動運転終了要求を受け付けました 終了要求を受け付けました。

KAVP0490-E

Invalidly specified Operation Schedule Definition File(ファイル名).

運転スケジュール定義ファイル(ファイル名)の内容に誤りがあります 運用中の運転スケジュール定義ファイルの定義内容に誤りがあります。 (S) コマンド処理を中断します。

(0)

jaomchecs コマンドで定義内容の誤りを確認し,運転スケジュール定義ファイルの 誤りを修正してコマンドを再実行してください。

KAVP0491-E

Automatic System Start/Stop by Schedule not performed.

スケジュールによる自動システム開始 / 終了処理は行われていません

スケジュールでの運用は,実行していません。したがって,表示対象のスケジュールは, ありません。

(S)

コマンド処理を終了します。

KAVP0492-E

Cannot get schedule information from Operation Schedule Definition File(ファイル名).

運転スケジュール定義ファイル(ファイル名)からスケジュール情報が取得できません 運転スケジュール定義ファイルが開けないか,または,ないなどの理由でスケジュール 情報が取得できません。

(S)

コマンド処理を中断します。

(0)

運転スケジュール定義ファイルを jaomchecs コマンドでチェックしてください。

KAVP0540-E

Invalidly specified parameter. (line:行番号, byte:バイト数).

定義内容に文法上の誤りがあります(行番号:行番号,バイト:バイト数)

運転スケジュール定義ファイルの定義内容に文法の誤りがあります。

(S)

文法チェックはファイルの最終行まで実行します。しかし,内容の整合性チェック は実行しないでコマンド処理を終了します。

(0)

運転スケジュール定義ファイルの誤りを修正し,コマンドを再実行してください。

KAVP0541-E

Stop time sequence incorrect. (line:行番号)

終了時刻の順序が正しくありません(行番号:行番号)

運転スケジュール定義ファイルで,監視終了開始時刻,制限終了開始時刻,強制終了開

始時刻の指定順序に矛盾があります。

(S)

文法チェックはファイルの最終行まで実行します。しかし,内容の整合性チェック は実行しないでコマンド処理を終了します。

(0)

各終了時刻を次のような関係になるように設定してください。 強制終了開始時刻 > 制限終了開始時刻 > 監視終了開始時刻 運転スケジュール定義ファイルの誤りを修正し,コマンドを再実行してください。

KAVP0542-E

Operation times overlap. (date:曜日月日, line:行番号, 行番号)

運転時間が重複しています(日付:月日(曜日),行番号:行番号,行番号)

運転スケジュール定義ファイルに重複した内容を指定しています。

(S)

コマンド処理を続行します。

(0)

運転スケジュール定義ファイルの誤りを修正し、コマンドを再実行してください。

KAVP0543-W

Power-on time is not specified. (date:曜日月日, line:行番号)

電源投入時刻が指定されていません(日付:月日(曜日),行番号:行番号)

運転スケジュール定義ファイルの定義内容に,次回電源投入時刻を設定していない日が あります。

(S)

コマンド処理を続行します。

(0)

次回電源投入時刻を設定していない日は,手動でホストの電源をオンにしてください。必要があれば,運転スケジュール定義ファイルを修正し,コマンドを再実行し てください。

KAVP0544-W

Stop time is not specified. (date:曜日月日, line:行番号)

終了時刻が指定されていません(日付:月日(曜日),行番号:行番号)

運転スケジュール定義ファイルの定義内容に,終了時刻のどれも(監視終了開始時刻,制 限終了開始時刻,強制終了開始時刻)設定していない日があります。

(S)

コマンド処理を続行します。

(0)

各終了時刻を設定していない日は,手動でホストの電源をオフにしてください。必要があれば,運転スケジュール定義ファイルを訂正し,コマンドを再実行してください。

KAVP0545-W

Additional schedule specification(+) is ignored. (line: 行番号)

```
スケジュール追加指定(+)は無視します(行番号:行番号)
+月/日 曜日 holiday
+月/日 曜日 *
の指定があります。
(S)
「+」指定は無視して,コマンド処理を続行します。
(O)
```

運転スケジュール定義ファイルを修正し、コマンドを再実行してください。

KAVP0546-E

Invalidly specified schedule check range.

指定された範囲のスケジュール検証はできません

jaomchecs コマンドで指定されたチェック範囲がチェック上限(2036 年 12 月 31 日)を 超えています。

(S)

コマンド処理を中断します。

(0)

チェック上限(2036年12月31日)を超えないように,チェック範囲を指定し,コマンドを再実行してください。

KAVP0547-W

Power-on time(date:曜日月日時刻,line:行番号) cannot be reserved because too distant from previous power-on time(date:月日時刻, line:行番号).

電源投入時刻(日時:月日(曜日)時刻,行番号:行番号)は,前回の電源投入時刻(日時:月 日 時刻,行番号:行番号)との関係で予約できない時刻です

運転スケジュール定義ファイルで設定した次回電源投入時刻が,前回の電源投入時刻か ら次月同日同時刻 - 1分以内の時刻でないため,予約することができません。

(S)

コマンド処理を続行します。

(0)

前回の電源投入時刻から次月同日同時刻 - 1 分以内の時刻になるように,次回電源 投入時刻を変更してください。

KAVP0548-W

Stop time(date:曜日月日時刻, line:行番号) cannot be reserved because too distant from power-on time(date:月日時刻, line:行番号).

終了時刻(日時:月日(曜日)時刻,行番号:行番号)は,電源投入時刻(日時:月日時刻,行 番号:行番号)との関係で予約できない時刻です

運転スケジュール定義ファイルで,監視終了開始時刻,制限終了開始時刻,または強制 終了開始時刻が電源投入時刻から 30日 23 時間 59 分以内の時刻でないため,予約できま せん。

(S)

コマンド処理を続行します。

(0)

終了時刻が電源投入時刻から 30日 23 時間 59 分以内の時刻になるように,監視終 了開始時刻,制限終了開始時刻,強制終了開始時刻,または電源投入時刻を変更し てください。

KAVP0549-E

Specified time(date:月/日時/分) does not occur because of daylight savings time transition.

指定された日時(日時:月/日時/分)は夏時間移行のため存在しません

標準時間帯からサマータイムへの移行時間(存在しない時間)が指定されています。

(S)

jaomstart コマンドの場合 JP1/Power Monitor デーモンを起動しません。 jaomchecs コマンドの場合 この時刻を無視します。 jaomchang コマンドの場合

コマンドの処理を中止します。

(0)

正しく時刻を指定して、コマンドを再実行してください。

KAVP0550-W

The specified date or day of the week is incorrect.

指定された日付または曜日に誤りがあります

年単位で指定した運転スケジュール定義ファイルで,日付と曜日が一致していないか, またはうるう年でない年に2月29日のスケジュールが定義されています。 (S)

誤っている日付は無視して,処理は続行します。

(O) 誤りを訂正し,コマンドを再実行してください。

KAVP0620-W

Illegal keyword specified. (line:行番号)

不正なキーワードが指定されています(行番号:行番号) 構成定義ファイルのパラメーターの値に誤りがあります。 (S)

> 誤っているパラメーターの値は無視して , 処理を続行します。パラメーターの値の チェックは , しません。

(0)

誤っているパラメーターの値を修正したあと,コマンドを再実行してください。

KAVP0621-W

Parameter value is invalid. (line:行番号)

パラメタの値に誤りがあります (行番号:行番号)

構成定義ファイルのパラメーターの値に誤りがあります。

(S)

誤っているパラメーターの値は無視して,処理を続行します。

(0)

誤っているパラメーターの値を修正したあと,コマンドを再実行してください。

KAVP0623-W

Number of parameter values exceeds 100. (line: 行番号)

パラメタの値が100個を超えています(行番号:行番号)

構成定義ファイルのパラメーターの値が100個を超えています。

(S)

該当する行は無視して処理を続行します。101 個目以降のパラメーターは,チェックしません。

(0)

誤りを訂正し,コマンドを再実行してください。

KAVP0624-W

Parameter value exceeds prescribed length(バイト数 bytes). (line:行番号)

パラメタの値が規定長(バイト数バイト)を超えています(行番号:行番号) 構成定義ファイルのパラメーターの値が,規定したバイト数を超えています。

(S)

該当する行は無視して処理を続行します。

(0)

パラメーターの値を規定したバイト数以内で設定し直し,コマンドを再実行してく ださい。

KAVP0625-W

Parameter value is not a full path name. (line:行番号)

パラメタの値が完全パス名ではありません(行番号:行番号)

構成定義ファイルのパラメーターの値がフルパス名ではありません (「/」で始まるパス名 を設定していません)。

(S)

該当する行は無視して処理を続行します。

(0)

該当するパラメーターの値をフルパス名で指定し直し,コマンドを再実行してくだ さい。

KAVP0867-W

This command cannot be used.

実行したコマンドはご使用いただけません。移行ガイド中の該当コマンドの記載に従い 対処してください。

KAVP0901-E

I/O error occurred.:保守情報

入出力エラーが発生しました:保守情報

スケジュールでホストを運用している最中に,ファイルの入出力エラーが発生しました。

(S)

エラーの発生したプロセスを終了します。

(0)

資料採取ツールを実行して資料を採取し,システム管理者に連絡してください。

KAVP0902-E

Insufficient memory.:保守情報

メモリー不足が発生しました:保守情報 メモリー不足が発生しました。 (S)

プロセスを終了します。

(0)

資料採取ツールを実行して資料を採取し,システム管理者に連絡してください。

KAVP0903-E

System error occurred. :保守情報 システムのエラーメッセージ

システムエラーが発生しました:保守情報 システムのエラーメッセージ

リモート電源運用,またはスケジュールでの運用中にシステムエラーが発生しました。

(S)

エラーの発生したプロセスを終了します。

(0)

jaompwagt コマンドまたは jaomdelagt コマンド実行時にこのメッセージが表示 され,保守情報の3番目のリターンコードが61の場合は,待機系のホストで jaompwagt コマンドまたは jaomdelagt コマンドを実行していないか確認してく ださい。 上記以外の場合は,表示されたシステムのエラーメッセージに従って対処してくだ さい。

KAVP0904-E

System error occurred.:保守情報

システムエラーが発生しました:保守情報

スケジュールでの運用中にシステムエラーが発生しました。

(S)

エラーの発生したプロセスを終了させ,そのプロセスのコアダンプを出力します。

(0)

資料採取ツールを実行して資料を採取し,システム管理者に連絡してください。

KAVP0905-E

Failed to put message(メッセージ ID).:保守情報 システムのエラーメッセージ

エラーが発生したためメッセージを表示しようとしましたが,その表示に失敗しました。 (S)

エラーの発生したプロセスを終了します。

(0)

表示されたメッセージとシステムのエラーメッセージに従って対処してください。

KAVP0906-E

System file(ファイル名) is corrupt.:保守情報

システムファイル(ファイル名)が壊れています:保守情報

システムで管理しているファイルが壊れています。または,消去されています。

(S)

エラーの発生したプロセスを終了します。

(0)

JP1/Power Monitor のセットアップをし直してください。すでに JP1/Power Monitor を運用した実績のあるホストの場合は,資料採取ツールを実行して資料を 採取し,システム管理者に連絡してください。

KAVP0907-E

No more space in file(ファイル名).

ファイル(ファイル名)に空き容量がありません

書き込もうとしているファイルシステム,またはデバイスに空き容量がありません。

(S)

エラーの発生したプロセスを終了します。

(0)

不要なファイルを消去して,ファイルシステムまたはデバイスの容量を確保してく ださい。ユーザーファイルの場合は,別のファイルシステムかデバイスに出力して ください。

KAVP0908-E

Error that prevented processing occurred in Event Server.:保守情報 イベント関数のリターン コード

イベントサーバで続行不能エラーが発生しました:保守情報 イベント関数のリターンコード イベントサーバへの接続,イベントへの登録,または取得時に続行不可能なエラーが発 生しました。

(S)

エラーの発生したプロセスを終了します。

(0)

イベントサーバの状態を確認して対処してください。

KAVP1020-E

Specified backup file already exist.

jaombkdef コマンドの引数で指定した退避先ファイル名と同じ名前のファイルが退避先にあります。しかし,オプション-uが指定されませんでした。

(S)

指定したファイルを退避しません。

(0)

別の退避先ファイル名を指定するか,またはオプション-uを指定して,コマンドを 再実行してください。

KAVP1021-E

Restore file(file name) already exist.

jaomrsdef コマンドで回復しようとした退避ファイル名と同じ名前のファイルが回復先 ディレクトリにあります。しかし,オプション-uが指定されませんでした。

(S)

指定したファイルの回復を実行しません。

(0)

別の回復先ディレクトリを指定するか,または,オプション-uを指定して,コマンドを再実行してください。

KAVP1030-W

Power-on will be executed after 99 hours because Next Power-on Time is not specified. (Next Power-on Time:次回電源投入日時)

APC 社製の無停電電源装置を使ってホストの電源を自動的にオン・オフする場合,スケジュールで次回電源投入時刻が指定されなかったため,99時間後にホストの電源をオンにします。

(S)

99時間後にホストの電源がオンになるように無停電電源装置に設定します。

(0)

必要に応じて,ホストの電源をオンにしたあとに再び電源オフになるように,運転 スケジュール定義ファイルを設定してください。ただし,このメッセージが表示さ れるのはホスト終了時です。 次回電源投入日時の形式を次に示します。 曜日 時:分AM/PM 曜日

英語の曜日完全名 (Sunday ~ Saturday)を指定します。

時

00から12(単位:時)までの数値を指定します。

分

00から59(単位:分)までの数値を指定します。

AM/PM

午前の場合「AM」,午後の場合「PM」を指定します。

KAVP1031-W

Next Power-on Time is after the limit. (Next Power-on Time:次回電源投入日時)

APC 社の無停電電源装置を使ってホストの電源を自動的にオン・オフを実行するとき

に,次回電源投入時刻が,現在時刻の99時間後よりもあとの時刻に設定されました。

(S)

ハードウェアのデフォルト値で動作します。

(0)

必要に応じて次回電源投入時刻を変更してください。ただし,このメッセージが表示されるのはホスト終了時です。 次回電源投入日時の形式を次に示します。 曜日時:分AM/PM

曜日

英語の曜日完全名 (Sunday ~ Saturday)を指定します。

時

00から12(単位:時)までの数値を指定します。

分

00から59(単位:分)までの数値を指定します。

AM/PM

午前の場合「AM」,午後の場合「PM」を指定します。

KAVP1150-W

Cannot open specified file (ファイル名). :システムのエラーメッセージ

指定したファイル(ファイル名)がオープンできません:システムのエラーメッセージ 指定したファイルに対するアクセス権限がないなどの理由で,ファイルが開けません。

(S)

指定したファイルがないものとして処理を続行します。

(O) 誤りを修正してください。

KAVP1151-W

Specified file(ファイル名) has bad parameter. :保守情報保守情報

指定したファイル(ファイル名)に不正なパラメタがあります:保守情報保守情報 指定したファイルに不正なパラメーターがあります。

(S)

不正なパラメーターを無視して処理を続行します。

(0)

誤りを修正してください。

KAVP1152-W

Invalidly specified Operation AJS Definition File (aomhost_def) .

AJS ホスト定義ファイルの指定 (aomhost_def) に誤りがあります

JP1/AJS2 情報定義ファイルの設定内容に誤りがあります。

(S)

JP1/AJS2 情報定義ファイルを無視し,物理ホストだけを監視します。

(0)

誤りを修正して, JP1/Power Monitor デーモンを再起動してください。

KAVP1153-I

Specified AJS Definition File does not exist. (ファイル名)

AJS 定義ファイル (ファイル名) がありません

JP1/AJS2 情報定義ファイルがありません。

(S)

物理ホストを監視します。

(0)

論理ホストを監視したい場合, JP1/AJS2 情報定義ファイルを作成し, JP1/Power Monitor デーモンを再起動してください。

KAVP1154-I

JP1/AJS2 Monitoring Termination started.

JP1/AJS2 監視終了を開始します

JP1/AJS2 で実行されているジョブまたはジョブネットに対する監視終了を開始します。

KAVP1155-I

JP1/AJS2 Restrictive Termination started.

JP1/AJS2 制限終了を開始します

JP1/AJS2 で実行されているジョブまたはジョブネットに対する制限終了を開始します。

KAVP1156-I

JP1/AJS2 Forced Termination started.

JP1/AJS2 強制終了を開始します

JP1/AJS2 で実行されているジョブまたはジョブネットに対する強制終了を開始します。

KAVP1157-I

JP1/AJS2 Monitoring Termination execution canceled.

JP1/AJS2 監視終了を中断します

JP1/AJS2のジョブまたはジョブネットに対する監視終了を中断します。

(S)

監視終了を中断します。

KAVP1158-I

JP1/AJS2 Restrictive Termination execution canceled..

JP1/AJS2 制限終了を中断します

JP1/AJS2のジョブまたはジョブネットに対する制限終了を中断します。

(S)

制限終了を中断します。

KAVP1159-I

Start JP1/AJS2 recovery.

JP1/AJS2 起動回復を行います ホストの終了処理中に次回電源投入時刻に到達した場合,終了処理を中断して,ホスト を起動します。

KAVP1160-I

Error occurred while terminating JP1/AJS2.

JP1/AJS2 終了要求時にエラーが発生しました

JP1/AJS2 に対する処理でエラーが発生しました。

(0)

JP1/AJS2 が正しく運用されているかどうか確認してください。

KAVP1161-I

Command exec error(open error).

コマンドの実行に失敗しました (open error)

コマンドの実行でエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

JP1/AJS2 および JP1/Power Monitor が正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP1162-I

Command exec error(close error).

コマンドの実行に失敗しました (close error)

コマンドの実行でエラーが発生しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

資料採取ツールを実行して資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

KAVP1163-I

Waiting for completion of remote power processing.

リモート電源処理の完了を待ちます 他ホストに対する電源制御が完了するのを待ちます。

KAVP1164-I

Command ended. Return code= 戻り値

コマンドが終了しました。リターンコード=戻り値 コマンドが終了しました。

KAVP1171-E

JP1/Base Event service cannot be processed.

JP1/Base イベントサービスの使用が開始できません

JP1/Base Event サービスを発行する際に初期化処理でエラーが発生しました。JP1/Base Event サービスの運用状態が異常か,またはメモリーが不足しています。

(S)

JP1/Base Event サービスを発行しません。

(0)

JP1/Base が正しくインストールされているかどうか確認してください。 十分なメモリー環境で運用してください。

KAVP1172-E

Cannot start JP1/Base Event issue processed.

JP1/Base イベント発行処理が開始できません

JP1/Base Event サービスに接続できません。

(S)

JP1/Base Event サービスを発行しません。

(0)

JP1/Base Event サービスの稼働状況を確認し,停止中であれば起動してください。 十分なメモリー環境で運用してください。

KAVP1173-E

Cannot issue JP1/Base Event.

JP1/Base イベントが発行できません

JP1/Base Event サービス発行時に, JP1/Base Event サービスに接続できませんでした。

(S)

JP1/Base Event サービスを発行しません。

(0)

JP1/Base Event サービスの稼働状況を確認し,停止中であれば起動してください。 十分なメモリー環境で運用してください。

KAVP1174-E

Error occurred while JP1/Base Event issue processing.

JP1/Base イベント発行処理でエラーが発生しました

JP1/Base Event サービス発行時に, JP1/Base Event サービスの接続が切断されたため, JP1/Base Event サービスの発行が完了していない可能性があります。

(0)

JP1/Base Event サービスの稼働状況を確認し,停止中であれば起動してください。 十分なメモリー環境で運用してください。

KAVP1200-E

Enter a logical host name.

論理ホスト名が指定されていません

-hオプションで論理ホスト名が指定されていません。

(S)

コマンド処理を中止します。

(0)

コマンドの-hオプションで論理ホスト名を指定しているか確認してください。,

KAVP1202-E

Specify the -h option as the first argument of the jaompwagt command.

jaompwagt コマンドで-h オプションは第1引数で指定してください

コマンドの文法エラーです。jaompwagt コマンドで -h オプションは第1引数で指定して ください。

(S) コマンド処理を中止します。

(0)

オプションの誤りを訂正して,コマンドを再実行してください。

KAVP1203-E

The specified logical host name (論理ホスト名) is invalid.

指定された論理ホスト名(論理ホスト名)が正しくありません

指定した論理ホスト名が JP1 共通定義情報の JP1/Power Monitor に登録されていません。

(S)

コマンド処理を中止します。

(0)

正しい論理ホスト名を指定して、コマンドを再実行してください。

KAVP1204-E

The Remote Power Daemon is already running. (Logical host name = 論理ホスト名)

リモート電源連携デーモンはすでに起動中です(論理ホスト名=論理ホスト名) 同じ論理ホスト上でリモート電源連携デーモンが起動中です。

(S)

コマンド処理を中止します。

KAVP1205-I

The Remote Power Daemon will now start. (Logical host name = 論理ホスト名)

リモート電源連携デーモンを起動します(論理ホスト名=論理ホスト名) リモート電源連携デーモンを起動します。

KAVP1206-E

The Remote Power Daemon could not start. (Logical host name = 論理ホスト名)

リモート電源連携デーモンが開始できません(論理ホスト名=論理ホスト名) 指定された論理ホスト上でリモート電源連携デーモンが開始できません。

(S)

リモート電源連携デーモンの起動を中止します。

(0)

直前に出力されたエラーメッセージを参照し,問題を解決してください。 解決できない場合は,資料採取ツールを実行して資料を採取し,システム管理者に 連絡してください。

KAVP1207-E

The Remote Power Daemon is not running. (Logical host name = 論理ホスト名)

- リモート電源連携デーモンが起動されていません(論理ホスト名=論理ホスト名) 指定された論理ホスト上ではリモート電源連携デーモンが停止中です。
 - (S)

コマンド処理を中止します。

(0)

リモート電源連携デーモンを起動してください。

KAVP1208-I

The Remote Power Daemon will now stop. (Logical host name = 論理ホスト名)

リモート電源連携デーモンを停止します(論理ホスト名=論理ホスト名) 論理ホスト名のリモート電源連携デーモンを停止します。

KAVP1209-E

The Remote Power Daemon could not stop. (Logical host name = 論理ホスト名)

- リモート電源連携デーモンが停止できません(論理ホスト名=論理ホスト名) 指定された論理ホスト上でリモート電源連携デーモンが停止できません。
 - (S)

リモート電源連携デーモンの停止処理を中断します。

(0)

直前に出力されたエラーメッセージを参照し,問題を解決してください。 解決できない場合は,資料採取ツールを実行して資料を採取し,システム管理者に 連絡してください。

KAVP1210-I

The Remote Power Daemon is forced to stop. (Logical host name = 論理ホスト名)

リモート電源連携デーモンを強制停止します(論理ホスト名=論理ホスト名) 論理ホスト名のリモート電源連携デーモンを強制停止します。

KAVP1211-E

An attempt to get JP1 common definition information failed.

JP1 共通定義情報の取得に失敗しました

JP1 共通定義情報の取得に失敗しました。

(S)

実行中の処理がキャンセルされます。

(0)

直前に出力されたエラーメッセージを参照し,問題を解決してください。問題が解決できない場合,JP1/Base,JP1/AJS2,JP1/Power Monitorの保守情報を取得し,

システム管理者に連絡してください。

KAVP1212-E

The Remote Power Agent cannot start on a logical host. (Logical host name = 論理ホスト名)

リモート電源連携エージェントとして論理ホスト上では起動できません(論理ホスト名=論理 ホスト名)

エージェントホストの機能を論理ホスト上で運用することはできません。

(S)

リモート電源連携デーモンを起動しません。

(0)

共有ディスク上の該当ファイル(rpw_conf)の内容を確認し, manager パラメー ターに設定されているホスト名を削除してください。

KAVP1213-E

Information in the JP1/Base common definition information contains an error. (Logical host name = 論理ホスト名)

JP1/Base 共通定義情報内情報に誤りがあります(論理ホスト名=論理ホスト名)

JP1/Base 共通定義情報内情報に誤りがあります。

(S)

処理を中断します。

(0)

直前に出力されたエラーメッセージを参照し,問題を解決してください。問題が解決できない場合,JP1/Base,JP1/AJS2,JP1/Power Monitorの保守情報を取得し,システム管理者に連絡してください。

KAVP1214-E

Initialization of JP1/Base failed. (Logical host name = 論理ホスト名)

JP1/Baseの初期化に失敗しました(論理ホスト名=論理ホスト名)

JP1/Base の初期化に失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

JP1/Base 共通定義情報の操作中にメモリー不足が発生した可能性があります。十分 なメモリー環境で運用してください。

KAVP1215-E

An attempt to read JP1/Base common definition information failed. (Logical host name = 論理ホスト名)

JP1/Base 共通定義情報内情報の読み込みに失敗しました(論理ホスト名=論理ホスト名) JP1/Base 共通定義情報内の情報の読み込みに失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

直前に出力されたエラーメッセージを参照し,問題を解決してください。問題が解決できない場合,JP1/Base,JP1/AJS2,JP1/Power Monitorの保守情報を取得し,システム管理者に連絡してください。

KAVP1216-E

An attempt to write JP1/Base common definition information failed. (Logical host name = 論理ホスト名)

JP1/Base 共通定義情報内情報の書き込みに失敗しました(論理ホスト名=論理ホスト名) JP1/Base 共通定義情報内の情報の書き込みに失敗しました。

(S)

処理を中断します。

(0)

直前に出力されたエラーメッセージを参照し,問題を解決してください。問題が解決できない場合,JP1/Base,JP1/AJS2,JP1/Power Monitor に連絡してください。

KAVP1217-I

The Remote Power Daemon did not start. (Logical host name = 論理ホスト名)

リモート電源連携デーモンを起動しません(論理ホスト名=論理ホスト名) リモート電源連携を起動しない設定になっています

(S)

リモート電源連携デーモンは起動しません。

(0)

起動させたい場合は,共有ディスク上の該当ファイル(rpw_conf)の内容を確認し, active パラメーターの値を「y」にして,リモート電源連携デーモンを起動してくだ さい。

KAVP1300-I

The operation request for a local host was executed. (host:ホスト名)

自ホストに対する操作要求が行なわれました(ホスト名:ホスト名)。

17. メッセージ

自ホストに対する操作要求が行われた場合,出力します。

(0)

自ホストに対するリモート電源制御機能はサポートしていません。

自ホストに対して電源制御を行なう場合は, jaomchang コマンドを使用してください。

この章では, Windows ホストの JP1/Power Monitor でトラブ ルが発生したときの原因と対処方法について説明します。

_	
18.1	対処の手順
18.2	ログ情報の種類
18.3	トラブル発生時に採取が必要な資料
18.4	資料の採取方法
18.5	トラブルへの対処方法
18.6	FAQ

18.1 対処の手順

Windows ホストの JP1/Power Monitor でトラブルが起きた場合の対処の手順を次に示します。

1. 現象の確認

トラブルが発生したときの現象を確認してください。メッセージが出力されている場合は,メッセージの内容を確認してください。各メッセージの要因と対処方法については「17.4.1 Windows で表示されるメッセージ」を参照してください。また, Windows ホストの JP1/Power Monitor が出力するログ情報については,「18.2 ログ 情報の種類」を参照してください。

2. 資料の採取

トラブルの要因を調べるために資料の採取が必要です。「18.3 トラブル発生時に採 取が必要な資料」「18.4 資料の採取方法」を参照して,必要な資料を採取してくだ さい。

問題の調査

採取した資料を基に問題の要因を調査し,問題が発生している部分,または問題の範 囲を切り分けてください。

18.2 ログ情報の種類

Windows ホストの JP1/Power Monitor を運用しているときに出力されるログ情報は,次の3種類あります。

- ・ 共通メッセージログ
- 統合トレースログ
- ・ JP1/Power Monitor 保守用ログ

エラー情報を参照する場合は,共通メッセージログか統合トレースログを参照します。 この節では,3種類のログ情報について説明します。

18.2.1 共通メッセージログ

共通メッセージログとは,システム側のトラブルを通知する,システム管理者向けのロ グ情報のことです。共通メッセージログは,必要最小限のトラブル情報を通知します。

共通メッセージログは, Windows イベントログに出力されます。

18.2.2 統合トレースログ

統合トレースログとは,各プログラムが出力するトレース情報を,統合トレース機能 (HNTRLib2)を通じて,一つの出力先ファイルにまとめて採取するログ情報のことで す。共通メッセージログより詳しい内容のメッセージが出力されます。統合トレースロ グの詳細については,マニュアル「JP1/Base」を参照してください。

18.2.3 JP1/Power Monitor 保守用ログ

JP1/Power Monitor 保守用ログとは, JP1/Power Monitor の運用情報が出力されたログ 情報のことです。「JP1PW パス ¥log¥」。

18.3 トラブル発生時に採取が必要な資料

Windows ホストの JP1/Power Monitor でトラブルが発生したときに採取が必要な資料を示します。

なお, JP1 では採取が必要な資料を一括採取するための「資料採取ツール」を用意して います。資料採取ツールの初期設定で採取できる資料については,表中に記号で示して います。なお,表の「ツールでの採取」欄に「」が書かれているものは,JP1/Baseの 資料採取ツールで採取されます。

表中の *SystemDrive* はシステムドライブのドライブ番号を, *SysDir* は Windows システ ムのフォルダを表します。

18.3.1 Windows のログ情報

次に示す Windows のログ情報の採取が必要です。

情報の種類	デフォルトのファイル名	ツールで の採取
Windows イベントログ	イベントログファイル	
hosts ファイル services ファイル	<i>SysDir</i> ¥system32¥drivers¥etc¥hosts <i>SysDir</i> ¥system32¥drivers¥etc¥services	
ワトソンログファイル	ユーザー指定フォルダ ¥drwtsn32.log	
クラッシュダンプ	ユーザー指定フォルダ ¥user.dmp	
メモリーダンプ , ユーザー ダンプ資料	-	×

(凡例)

×

JP1/Power Monitor の資料採取ツールおよび JP1/Base の資料採取ツールで採取されません。

JP1/Baseの資料採取ツールで採取されます。

注

あらかじめ出力設定をしておく必要があります。設定方法については,「5.1.9 資料 採取ツールを準備する」を参照してください。

18.3.2 JP1の情報

JP1に関する次の情報の採取が必要です。

情報の種類	デフォルトのファイル名	ツールで の採取
JP1/Power Monitor の 各定義ファイル	JP1PW パス ¥Pwroot¥	
統合トレースログファ	SystemDrive·¥Program Files¥Hitachi¥HNTRLib2¥spool¥	
1 JV	<i>SystemDrive</i> ¥Program File(x86)¥Hitachi¥HNTRLib2¥spool¥ ^注	
JP1/Power Monitor 保 守用ログファイル	JP1PW パス ¥log¥	
JP1/Power Monitor の 定義情報	Windows レジストリー内	
JP1/Base 定義ファイル	JP1Base パス ¥conf¥boot¥ 以下の全ファイル	
JP1/Base ログファイル	JP1Base パス ¥log¥boot¥ 以下の全ファイル	
JP1/Base イベントサー ビス情報	JP1Base パス ¥sys¥ 以下の全ファイル	
共通定義情報	JP1/Base の jbsgetcnf コマンドを実行した出力結果	

(凡例)

JP1/Power Monitor の資料採取ツールで採取されます。

JP1/Base の資料採取ツールで採取されます。

注

Windows Server 2003 (x64)の場合

ネットワーク接続でのトラブルの場合,接続先ホスト上のファイルの採取も必要です。 また,共通定義情報に関するエラーが出力された場合は,JP1/Baseの保守情報の採取が 必要です。JP1/AJS2との連携時に障害が発生した場合は,JP1/AJS2およびJP1/Base の保守情報の採取が必要です。JP1/Baseの保守情報の取得方法については,マニュアル 「JP1/Base」を,JP1/AJS2の保守情報の取得方法については,マニュアル「JP1/ Automatic Job Management System 2 設計・運用ガイド」を参照してください。

18.3.3 JP1/Power Monitor のプロセス一覧

Windows のタスクマネージャでプロセスの動作状態を確認します。

18.3.4 オペレーション内容

トラブル発生時のオペレーション内容について次に示す情報が必要です。

オペレーション内容の詳細

発生時刻

マシン構成(各OSのバージョン,ホスト名,統合コンソールの構成)

再現性

18.3.5 画面上のエラー情報

次に示すハードコピーを採取してください。

エラーダイアログボックスのハードコピー(および詳細ボタンがある場合はその内容)

18.3.6 その他の情報

次に示す情報の採取が必要です。

Windows の [イベントビューア] ウィンドウの , [システムログ] および [アプリ ケーションログ] の内容

[コンピュータの管理]の[システム情報]の内容

18.4 資料の採取方法

Windows ホストの JP1/Power Monitor でトラブルが発生したときに資料を採取する方法 を次に示します。

18.4.1 資料採取ツールを実行する

資料採取ツールを実行します。資料採取ツールは、「5.1.9 資料採取ツールを準備する」 で示す手順に従ってセットアップを済ませておいてください。ツールの実行例を次に示 します。

c:¥>c:¥usertools¥jpw_log.bat

クラスタシステムで JP1/Power Monitor を運用している場合は,物理ホスト用の資料採 取ツールを実行したあと,論理ホスト用の資料採取ツールを実行してください。なお, 論理ホストの資料を採取する場合は,共有ディスクを参照できる状態で資料採取ツール を実行してください。

ツールを実行すると,資料格納ディレクトリに指定した

「%TEMP%¥jplpowermonitor¥backlog」ディレクトリ下に「jplpowermonitor」 ディレクトリができ、そこに採取した資料がコピーされます。「%TEMP%」に当てはまる 情報は、コマンドプロンプトから次のコマンドを実行して確認してください。

echo %TEMP%

採取した資料は,圧縮ツールを使用して圧縮してください。

Windows Server 2003 (x64) で資料を採取する場合の注意事項

Windows Server 2003 (x64) をご使用になる場合,「資料採取ツール」を修正する必要 があります。

(1)「資料採取ツール」を任意のフォルダにコピーします。
 「資料採取ツール」は以下の場所にあります。
 JP1PW パス ¥JP1PowerMonitor¥TOOLS¥jpw_log.bat

(2)「資料採取ツール」の以下の行を,メモ帳等のテキストエディタで修正してください。

```
<修正前>
```

@set INST_DIR_HNTRLIB=%SystemDrive%¥Program files¥hitachi¥HNTRLib @set INST_DIR_HNTRLIB2=%SystemDrive%¥Program files¥hitachi¥HNTRLib2 @set INST_DIR_BASE=%SystemDrive%¥Program files¥hitachi¥JPlBase @set INST_DIR_POWERMONITOR=%SystemDrive%¥Program files¥hitachi¥JPlPowerMonitor @set REG_NAME_JPl=HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Hitachi¥JPl @set REG_NAME_POWERMONITOR=HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Hitachi¥JP1PO WERMONITOR

<修正後>

@set INST_DIR_HNTRLIB=%SystemDrive%¥Program files (x86)¥hitachi¥HNTRLib @set INST_DIR_HNTRLIB2=%SystemDrive%¥Program files (x86)¥hitachi¥HNTRLib2 @set INST_DIR_BASE=%SystemDrive%¥Program files (x86)¥hitachi¥JP1Base @set INST_DIR_POWERMONITOR=%SystemDrive%¥Program files (x86)¥hitachi¥JP1PowerMonitor @set REG_NAME_JP1=HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥Hitachi¥JP 1 @set REG_NAME_POWERMONITOR=HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥H itachi¥JP1POWERMONITOR

(3) 修正を行った「資料採取ツール」を使用して,資料を採取してください。

18.4.2 Windows イベントログを確認する

Windows のイベントビューアで Windows イベントログを確認してください。また, ファイルに書き出してください。

18.4.3 ダンプファイルを採取する

Windows で STOP エラーが発生すると,メモリーダンプが出力されます。出力されたメ モリーダンプファイルを採取してください。

トラブル発生時にメモリーダンプが出力されるようにするには、「5.1.9 資料採取ツール を準備する」に示した設定が必要です。メモリーダンプは、設定時に指定したパスに出 力されます。

18.4.4 プロセスの状態を確認する

Windows のタスクマネージャを使って,プロセスの動作状態を確認してください。プロ セスについては,「付録 B.1 プロセス一覧(Windows の場合)」を参照してください。

18.4.5 オペレーション内容を確認する

トラブル発生時のオペレーション内容を確認し,記録しておいてください。確認が必要 な情報を次に示します。

オペレーション内容の詳細

発生時刻

```
マシン構成(各 OS のバージョン,ホスト名,統合コンソールの構成)
```

再現性

18.4.6 画面上のエラー情報を採取する

画面にエラーが表示された場合は,その情報も採取します。次に示すハードコピーを採 取してください。

エラーダイアログボックスのハードコピー 詳細ボタンがある場合はその内容をコピーしてください。

18.4.7 その他の情報

次に示す情報の採取が必要です。

Windows の [イベントビューア] ウィンドウの , [システムログ] および [アプリ ケーションログ] の内容

[コンピュータの管理]の[システム情報]の内容

18.5 トラブルへの対処方法

Windows ホストの JP1/Power Monitor で,次のようなトラブルが発生した場合の対処方 法について説明します。

JP1/Power Monitor セットアップ時のトラブル

JP1/Power Monitor 起動時のトラブル

JP1/Power Monitor による自ホストの起動・終了時のトラブル

JP1/Power Monitor による他ホストの起動・終了時のトラブル

それぞれの対処方法について次に説明します。

18.5.1 JP1/Power Monitor セットアップ時のトラブル

Windows ホストの JP1/Power Monitor をセットアップするときに発生するトラブルの現 象を次の表に示します。

表 18-1 JP1/Power Monitor セットアップ時のトラブル一覧

項番	現象
1	PowerChute Business Edition をインストールしているが,[環境設定]ダイアログボックスの[使用プログラム名]に[PowerChute plus]が表示されず,選択できない。

次に,考えられる原因と対処方法をトラブルの現象ごとに説明します。

(1) PowerChute Business Edition をインストールしているが、[環境設定]ダイアログボックスの[使用プログラム名]に[PowerChute plus]が表示されず、選択できない

次のような原因と対処方法が考えられます。

(a) UPSSLEEP.EXE のあるフォルダがシステム環境変数 PATH に設定されていない

UPSSLEEP.EXE のあるフォルダを Windows のシステム環境変数 PATH に設定して, Windows を再起動してください。

18.5.2 JP1/Power Monitor 起動時のトラブル

Windows ホストの JP1/Power Monitor が起動するときに発生するトラブルの現象を次の 表に示します。

表 18-2 JP1/Power Monitor 起動時のトラブル一覧

項番	現象	
1	サービスを起動できない。	
2	ウィンドウとダイアログボックスを表示できない。	

次に,考えられる原因と対処方法をトラブルの現象ごとに説明します。

(1) サービスを起動できない

JP1/Base Control Service サービス, JP1/Base Event サービス, JP1/PW Manager Service サービス, または JP1/PW Agent Service サービスを起動できない場合,次のような原因と対処方法が考えられます。

(a) メモリー容量が不足している

同時に起動しているほかのアプリケーションを終了させるか,またはホストのメモリー を増設してください。

(b) ハードディスク容量が不足している

エクスプローラなどを使って不要なファイルを削除し,ハードディスクの空き容量を増やすか,またはハードディスクを増設してください。

- (c) 起動時に必要なファイルが削除されている
- JP1/Base および JP1/Power Monitor をインストールし直してください。
- (d) JP1/PW Agent Service サービスを起動する場合,マネージャーホストを設定していない

[マネージャーの設定]ダイアログボックスで,そのホストの電源を制御するマネージャーホストを設定してください。

(2) ウィンドウとダイアログボックスを表示できない

Windows ホストで使う JP1/Power Monitor のウィンドウとダイアログボックスは,メモ リー容量やハードディスク容量の不足のほかに,それぞれある条件で表示できない場合 があります。各ウィンドウとダイアログボックスの表示できない条件について次の表に 示します。

ウィンドウ名またはダイアログボックス名	表示できない条件
[電源制御装置の設定] ダイアログボックス	[環境設定]ダイアログボックスが表示されてい る。
[環境設定]ダイアログボックス	 「電源制御装置の設定」ダイアログボックスが 表示されている。 「カレンダー設定」ダイアログボックスが表示 されている。 ホストが終了処理中である。
[ジョブネット監視ホストの詳細] ダイアログボッ クス	 「環境設定]ダイアログボックスの[使用プロ グラム名]で[なし]を設定している。 「環境設定]ダイアログボックスの[自ホスト 実行中ジョブ(ジョブネット)の監視]で[行 わない]を選択している。
[監視ホストの詳細]ダイアログボックス	 「環境設定」ダイアログボックスの[使用プロ グラム名]で[なし]を設定している。 「環境設定」ダイアログボックスの[他ホスト の監視]で[行わない]を選択している。
[カレンダー設定] ダイアログボックス	 「環境設定」ダイアログボックスが表示されている。 「カレンダーの週間情報」ダイアログボックスが表示されている。 ホストが終了処理中である。
[年間カレンダー設定]ダイアログボックス	ディスプレイの解像度が 1024 × 768(単位:ピ クセル)未満である。
[カレンダーの週間情報] ダイアログボックス	 [カレンダー設定]ダイアログボックスが表示 されている。 スケジュール情報を編集中である。
[マネージャー - リモート電源連携] ウィンドウ	 JP1/PW Manager Service サービスが停止している。 [マネージャーの設定]ダイアログボックスが表示されている。 ホストがエージェントホストとして設定されている。 Administrators 権限を持たないユーザーが操作した。
[マネージャーの設定]ダイアログボックス	[マネージャー - リモート電源連携] ウィンドウ が表示されている。
[エージェントホストの設定]ダイアログボックス	JP1/PW Manager Service サービスが起動してい ない。

18.5.3 JP1/Power Monitor による自ホストの起動・終了時の トラブル

Windows ホストの JP1/Power Monitor によって自ホストが起動・終了するときに発生するトラブルの現象を次の表に示します。
表 18-4 自ホストの起動・終了時のトラブル一覧

項番	現象
1	スケジュールで設定した時刻に,ホストの電源がオンにならない。
2	スケジュールで設定した時刻に,ホストの電源がオフにならない。
3	監視対象ホストの運用中に,自ホストが終了した。
4	SVP ボードに接続したホストを起動・終了できない。

次に、考えられる原因と対処方法をトラブルの現象ごとに説明します。

(1) スケジュールで設定した時刻に,ホストの電源がオンにならない

(a) 電源制御装置がホストに接続されていない

インストールとセットアップの手順に従って,電源制御装置をホストに接続してください。電源制御装置を使わないでホストを運用する場合,ホストの再起動はできますが, 電源オフまたはスタンバイの状態からの電源オンはできません。

(b) 電源制御装置が正しく設定されていない

各製品のマニュアルを参照し,電源制御装置を正しく設定し直してください。

(c) 電源制御装置自身の電源がオフになっている

電源制御装置の電源をオンにしてください。

- (d) UPS 機能を搭載した電源制御装置を使っている場合に,前回,長時間の停電が原因 でホストがシャットダウンされた
- ホストの電源を手動でオンにしてください。
- (e) JP1/Power Monitor の[環境設定]ダイアログボックスで指定した使用プログラム名 が誤っている

[環境設定]ダイアログボックスで設定している使用プログラム名を確認してください。 間違っていた場合,使用プログラム名を設定し直し,ホストを再起動してください。

(f) 前回のシャットダウン時に JP1/Power Monitor を使わなかった

ホストの電源を手動でオンにしてください。ホストをシャットダウンするときは,次回から必ず JP1/Power Monitor でシャットダウンしてください。

(g) ホストの電源オフからオンまでの間隔が短過ぎる

ホストのシャットダウンに必要な時間を考慮し,ホストの電源オフからオンまでに十分 な間隔を設定してください。SVPボード, APC 社製 Smart-UPS など,電源制御装置の 種類によっては電源オフからオンまでの間隔が短いために正しくホストが起動されない 場合があります。

- (h) 電源制御装置を使っている場合,電源制御装置のコントロールソフトを使ってカレ ンダーの設定を変更した
- JP1/Power Monitor のスケジュールを再設定してください。

注意事項

JP1/Power Monitor のスケジュールでホストを起動・終了する場合,電源制御装置のコント ロールソフトのカレンダーでホストの電源を運用しないでください。

(i) 電源制御装置を使っている場合, JP1/Power Monitorの[環境設定]ダイアログボックスで使用プログラムを指定したあと,電源制御装置のコントロールソフトを再インストールした

[環境設定]ダイアログボックスの[使用プログラム名]を[なし]にしたあと,一度 [環境設定]ダイアログボックスを閉じてください。その後,再度[環境設定]ダイアロ グボックスを表示し,[使用プログラム名]を選択し直してください。

(j) APC 社製 UPS を使っている場合,ホストの電源オフから電源オンまでの間隔が 336 時間以上に設定されている

次のどれかの方法で対処してください。

手動で電源をオンにする

電源制御装置に設定されている電源オンの時刻を再設定する

ホストの電源オフから電源オンまでの間隔が 336 時間未満になるように時刻を設定する

ホストの電源オフの時刻から電源オンまでの間隔が 336 時間以上の間隔を指定した場合の動作は保証しません。詳細については,製造元にお問い合わせください。

(k) 電源制御装置を使っている場合で電源再供給後,ホストの OS が自動的に起動する 構成になっていない

電源再供給後,ホストの OS が自動的に起動する構成にしてください。構成の確認については,ご使用のホストのハードウェアマニュアルなどを参照してください。

(2) スケジュールで設定した時刻に,ホストの電源がオフにならない

(a) 電源制御装置がホストに接続されていない

インストールとセットアップの手順に従って,電源制御装置をホストに接続してください。電源制御装置を使わないでホストを運用する場合,ホストのシャットダウンはできますが,電源オフはできません。

(b) 電源制御装置が正しく設定されていない

電源制御装置の連携ソフトウェアから,正しく電源オフができるか確認してください。

また,各製品のマニュアルを参照し,電源制御装置を正しく設定し直してください。

(c) 電源制御装置本体のスイッチが正しく設定されていない

各製品のマニュアルを参照し,電源制御装置本体のスイッチを正しく設定し直してくだ さい。

- (d) 電源制御装置のシリアルポートを設定する場合, ほかのソフトウェアやサービスの シリアルポートを重複して設定している
- シリアルポートが重複しないように設定してください。
- (e) JP1/Base Control Service サービスが起動していない

JP1/Base Control Service サービスが起動しているかどうか確認してください。停止していた場合, JP1/Base Control Service サービスを起動してください。

(f) [電源制御装置の設定]ダイアログボックスの[使用プログラム名]で設定したプロ グラムを実行するときに必要なサービスが起動していない

ご使用の電源制御装置の機種によっては,電源制御装置を制御するプログラムを実行す るときにサービスプログラムが必要な場合があります。このサービスプログラムについ ては,各製品のマニュアルを参照してください。

 (g) JP1/Power Monitor の[環境設定]ダイアログボックスで指定した使用プログラム名 が誤っている

[環境設定]ダイアログボックスで設定している使用プログラム名を確認してください。 間違っている場合,指定し直し,ホストを再起動してください。

(h) JP1/Power Monitor の[環境設定]ダイアログボックスで JP1/AJS2 のジョブ(ジョ ブネット)の監視を設定している場合,実行中のジョブ(ジョブネット)がある

JP1/AJS2の実行状況を確認してください。ホストの強制終了を実行しても, JP1/AJS2 が終了するまでホストは終了しません。

(i) JP1/Power Monitor の[環境設定]ダイアログボックスでプリンタの監視を設定している場合,出力が終了していない印刷ジョブがある

Windows の [スタート] メニューから, [設定] - [プリンタ]を選択し, 印刷ジョブ が残っているかどうか確認してください。また, プリンタがレディ状態になっているか どうか確認してください。

(j) JP1/Power Monitor の[環境設定]ダイアログボックスで他ホストの監視を設定している場合,終了していない監視対象のホストがある

監視対象ホストが運用中かどうか確認してください。運用中のホストがある場合,ホス トは監視を続けるので終了しません。そのホストの監視が必要かどうか運用を検討して ください。 (k) スクリーンセーバーが起動している、ログオンスクリーンセーバーが起動している、 またはワークステーションがロックされている

スクリーンセーバーが起動している,ログオンスクリーンセーバーが起動している,ま たはワークステーションがロックされている場合,システムのシャットダウン処理が キャンセルされてしまうことがあります。スクリーンセーバーの起動やワークステー ションのロックをしないでください。ログオンスクリーンセーバーの設定変更について は,Microsoft 社へお問い合わせください。

(1) 電源制御装置を使っている場合, JP1/Power Monitorの[環境設定]ダイアログボックスで使用プログラムを指定したあと,電源制御装置のコントロールソフトを再インストールした

[環境設定]ダイアログボックスの[使用プログラム名]を[なし]にしたあと,一度 [環境設定]ダイアログボックスを閉じてください。その後,再度[環境設定]ダイアロ グボックスを表示し,[使用プログラム名]を選択し直してください。

(m) System Manager を使っている場合, System Manager の Agent サービスが起動して いない

Windows の[スタート]メニューの[設定] - [コントロールパネル] - [サービス] を選択し, Agent サービスが起動しているかどうか確認してください。停止していた場 合, Agent サービスを起動してください。

(n) 無停電電源装置と連携している場合, 無停電電源装置のコントロールソフトのサー ビスが起動していない

Windows の [スタート] メニューの [設定] - [コントロールパネル] - [サービス] を選択し, 無停電電源装置のコントロールソフトのサービスが起動しているかどうか確 認してください。サービスが停止していた場合は, サービスを起動してください。

- (o) 電源制御装置を使っている場合,電源制御装置のコントロールソフトを使ってカレ ンダーの設定を変更した
- JP1/Power Monitor のスケジュールを再設定してください。

注意事項

JP1/Power Monitor のスケジュールでホストを起動・終了する場合,電源制御装置のコント ロールソフトのカレンダーでホストの電源を運用しないでください。

(p) 電源制御装置または電源制御装置のコントロールソフトで障害が発生している

統合トレースログに,メッセージ ID「KAVP11493-E」,メッセージに
 (POS=AOMPW_CO.CPP 22) が出力されている場合,電源制御装置または電源制御装置のコントロールソフトで障害が発生していますので,エラーコード(メッセージに
 (RC1=エラーコード)の形式で出力されています)を電源制御装置の購入元へお問い合

わせください。

コントロールソフトのサービス名については,各製品のマニュアルを参照してください。

(3) 監視対象ホストの運用中に, 自ホストが終了した

(a) 他ホストの監視時にタイムアウトが発生した

ネットワーク性能が他ホスト監視機能の下限を下回っている可能性があります。

監視対象ホストとのネットワーク性能は,10秒以内のレスポンスが必要です。それを超 えた場合,監視しているホストが停止中であると判断します。ホスト間の速度について は,pingコマンドで確認してください。

DNS または WINS を使ってホスト名を対応づけている場合には,他ホストとの通信に時間がかかることがあります。必要に応じて,監視対象のホスト名および IP アドレスを hosts ファイルに定義することをお勧めします。

(4) SVP ボードに接続したホストを起動・終了できない

(a) ホストに SVP ボードを組み込んでいない

ホストに SVP ボードを組み込んでください。

(b) System Manager をインストールしていない

System Manager をインストールしてください。

(c) SVP ボードの環境設定が正しくない

System Manager で, SVP ボードの環境設定をし直してください。

(d) System Manager の環境設定が正しくない

System Manager で SVP ボードの電源が制御できるように設定してください。

(e) System Manager の DLL ファイルが見つからない

自ホストの電源制御ができない場合、「System Manager インストール先フォルダ ¥Program」に格納されている「msvcrt.dll」および「mfc42.dll」を「JP1PW パス ¥bin」にコピーしてください。

Server Conductor を使用している場合は、「Server Conductor インストール先フォルダ ¥Program」の下に,次に示すファイルがあるか確認してください。

- msvcrt.dll
- mfc42.dll
- mfc70.dll
- msvcr70.dll

ある場合は,これらのファイルを「JP1PW パス ¥bin」にコピーしてください。

ファイルをコピーするときは, JP1/Base および JP1/Power Monitor のサービスを起動 しないでください。

(f)[環境設定]ダイアログボックスの[使用プログラム名]が正しく設定されていない

JP1/Power Monitor の[環境設定]ダイアログボックスの[使用プログラム名]で, [SYSTEM MANAGER]を選択してください。

(g) SVP ボードまたは SVP ドライバーで障害が発生している

統合トレースログに,メッセージ ID「KAVP11444・E」,エラーコードが (RC1=10000009)または(RC1=EEEEEEEE)以外でメッセージが出力されている場合, SVPボードまたは SVP ドライバーで障害が発生していますので,エラーコードを System Manager へお問い合わせください。

18.5.4 JP1/Power Monitor による他ホストの起動・終了時の トラブル

Windows ホストの JP1/Power Monitor によって他ホストが起動・終了するときに発生するトラブルの現象を次の表に示します。

項番 現象 1 エージェントホストを起動・終了できない。 $\mathbf{2}$ [マネージャー-リモート電源連携]ウィンドウで,エージェントホストが稼働中にもかかわ らず「状態不明」と表示される。 3 SVP ボードに接続したエージェントホストを起動・終了できない。 4 APC 社製の SNMP アダプターと Smart-UPS (または Symmetra)に接続したエージェント ホストを起動・終了できない。 5 グループ化したエージェントホストの電源がオフにならない。 6 日立製作所製の遠隔電源制御装置(THE-RP-0010)に接続したエージェントホストを起動・ 終了できない。

表 18-5 他ホストの起動・終了時のトラブル一覧

次に,考えられる原因と対処方法をトラブルの現象ごとに説明します。

(1) エージェントホストを起動・終了できない

(a) 電源制御装置がエージェントホストに接続されていない

インストールとセットアップの手順に従って,電源制御装置をホストに接続してください。電源制御装置を使わないでホストを運用する場合,ホストのシャットダウンはできますが,起動および電源オフはできません。

(b) 電源制御装置が正しく設定されていない

各製品のマニュアルを参照し,電源制御装置を正しく設定し直してください。

(c) マネージャーホストとエージェントホストが正しく設定されていない

マネージャーホストでエージェントホストの情報が,また,エージェントホストでマ ネージャーホストの情報が正しく設定されているかどうか確認してください。

(d) マネージャーホストとエージェントホストのネットワークの設定が正しくない

マネージャーホストとエージェントホストそれぞれで,アドレス解決してください。次の手順でアドレス解決できない場合は,ホスト間のネットワークの設定を正しくしてください。

- Windows の[スタート]メニューから[すべてのプログラム] [アクセサリ] -[コマンドプロンプト]を選択する。
 [コマンドプロンプト]ウィンドウが表示されます。
- 2. ping コマンドなどを実行して, アドレス解決する。

(e) エージェントホスト名が正しく設定されていない

ホスト名には,そのホストで動作している JP1/Base のイベントサーバ名を設定してくだ さい。デフォルトのイベントサーバ設定の場合は,デフォルトのイベントサーバ名を設 定します。また,FQDN 形式のイベントサーバ設定の場合は FQDN 名を設定します。入 力するホスト名とイベントサーバ名が一致していなければ正しく運用できませんので, 同じ名前で登録されているか確認してください。JP1/Base のイベントサーバ名の設定 は,大文字と小文字が区別されます。例えば,「ABC」と「Abc」は,別のホストとみな されます。JP1/Base のイベントサーバ名については,マニュアル「JP1/Base」を参照し てください。

(f) マネージャーホストおよびエージェントホストで、サービスまたはデーモンが起動 していない

マネージャーホストおよびエージェントホストで次のサービスまたはデーモンが起動し ているかどうか確認してください。起動する必要があるサービスまたはデーモンを次の 表に示します。また, JP1/PW Agent Service サービスを起動する場合, [マネージャー の設定]ダイアログボックスで,そのホストの電源を制御するマネージャーホストを設 定しないと起動しません。

ホストの OS	ホスト	サービスまたはデーモン
Windows	マネージャーホスト	 JP1/Base Event サービス JP1/PW Manager Service サービス
	エージェントホスト	 JP1/Base Control Service サービス JP1/Base Event サービス JP1/PW Agent Service サービス
UNIX	エージェントホスト	 JP1/Base Event サービス JP1/Power Monitor デーモン (リモート電源連携デー モン)

表 18-6 マネージャーホストおよびエージェントホストで起動するサービスまたはデー モン

(g) エージェントホストを強制再起動する場合,ホストの電源オフからオンまでの間隔 が短過ぎる

エージェントホストを強制再起動しないで,強制電源オフしたあと,十分な時間を空け て電源をオンにしてください。System Manager や Smart-UPS, Symmetra など,電源 制御装置の種類によっては,電源オフからオンまでの間隔が短いために,正しくホスト が起動されない場合があります。

 (h) スクリーンセーバーが起動している、ログオンスクリーンセーバーが起動している、 またはワークステーションがロックされている

スクリーンセーバーが起動している,ログオンスクリーンセーバーが起動している,ま たはワークステーションがロックされている場合,システムのシャットダウン処理が キャンセルされてしまうことがあります。スクリーンセーバーの起動やワークステー ションのロックをしないでください。ログオンスクリーンセーバーの設定変更について は,Microsoft 社へお問い合わせください。

(i) マネージャーホストとエージェントホストのネットワークの設定が正しくない

マネージャーホストとエージェントホストそれぞれで,アドレス解決してください。次の手順でアドレス解決できない場合は,ホスト間のネットワークの設定を正しくしてください。

- Windowsの[スタート]メニューから[すべてのプログラム] [アクセサリ] -[コマンドプロンプト]を選択する。
 [コマンドプロンプト]ウィンドウが表示されます。
- 2. ping コマンドなどを実行して,アドレス解決する。
- (j) 電源制御装置または電源制御装置のコントロールソフトで障害が発生している

統合トレースログに,メッセージ ID「KAVP11273-E」,エラーコードが (RC1=0), (RC1=4)または (RC1=8) 以外でメッセージが出力されている場合,電源制御装置または 電源制御装置のコントロールソフトで障害が発生していますので,エラーコードを電源 制御装置の購入元へお問い合わせください。 (2)[マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウで,エージェント ホストが稼働中にもかかわらず「状態不明」と表示される

(a) エージェントホストにマネージャーホストが正しく設定されていない

エージェントホストの[マネージャーの設定]ダイアログボックスで,マネージャーホ ストが正しく設定されているか確認してください。

FAQ Q5 も参照してください。

(b) マネージャーホストにエージェントホストが正しく設定されていない

マネージャーホストの[エージェントホストの設定]ダイアログボックスで,エージェントホストが正しく設定されているか確認してください。

FAQ Q5 も参照してください。

(c) エージェントホストのサービスまたはデーモンが起動していない

次に示すエージェントホストのサービスまたはデーモンが起動しているか確認してくだ さい。

エージェントホストが Windows の場合

- ・ JP1/Base Control Service サービス
- ・ JP1/Base Event サービス
- ・ JP1/PW Agent Service サービス

エージェントホストが UNIX の場合

- ・ JP1/Base Event サービス
- JP1/Power Monitor デーモン(リモート電源連携デーモン)

(d) マネージャーホストとエージェントホストのネットワークの設定が正しくない

マネージャーホストとエージェントホストそれぞれで,アドレス解決してください。次の手順でアドレス解決できない場合は,ホスト間のネットワークの設定を正しくしてください。

- Windows の[スタート]メニューから[すべてのプログラム] [アクセサリ] -[コマンドプロンプト]を選択する。
 [コマンドプロンプト]ウィンドウが表示されます。
- 2. ping コマンドなどを実行して, アドレス解決する。

(e)マネージャーホストとエージェントホストの日付と時刻が合っていない

それぞれのホストで, Windows の[スタート]メニューから[設定] - [コントロール パネル] - [日付と時刻]を選択し,日付と時刻が合っているか確認してください。 (f) マネージャーホストの[マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウで,[ホスト] - [最新の状態情報]を選択して,表示される情報を更新している最中に, エージェントホストを操作した

情報を更新してからエージェントホストを操作してください。

(g) JP1/Base が正しく設定されていない

マネージャーホストおよびエージェントホストの JP1/Base が正しく設定されているか確 認してください。

(h) エージェントホストの電源制御装置が正しく設定されていない

各製品のマニュアルを参照し,電源制御装置を正しく設定し直してください。

- (3) SVP ボードに接続したエージェントホストを起動・終了できない
- (a) エージェントホストに SVP ボードを組み込んでいない
- エージェントホストに SVP ボードを組み込んでください。
- (b) System Manager をインストールしていない

System Manager をインストールしてください。

- (c) SVP ボードの環境設定が正しくない
- System Manager で, SVP ボードの環境設定をし直してください。
- (d) System Manager の環境設定が正しくない

System Manager で SVP ボードの電源が制御できるように設定してください。

(e) System Manager の DLL ファイルが見つからない

マネージャーホストで「DLL がありません」というエラーダイアログボックスが表示さ れる場合,または実行時にエラーになる場合は,System Manager または Server Conductor の DLL ファイルが正しいフォルダに格納されていない可能性があります。 「JP1PW パス ¥bin」フォルダに svmcom.dll(JP1/Server Conductor の場合は svmcom07.dll), msvcrt.dll, mfc42.dll が格納されているか確認してください。

格納されていない場合は,次の手順で環境設定し直してください。

 「System Manager インストール先フォルダ ¥Program¥」に格納されている 「svmcom.dll」,「msvcrt.dll」および「mfc42.dll」を「JP1PW パス ¥bin」に コピーする。 JP1/Server Conductor を使用している場合は、「JP1/Server Conductor インストール 先フォルダ ¥Program」の下に格納されている「svmcom07.dll」を「JP1PW パス ¥bin」にコピーしてください。さらに、「JP1/Server Conductor インストール先フォ ルダ ¥Program」の下に次に示すファイルがある場合は、これらのファイルを 「JP1PW パス ¥bin」にコピーしてください。

- msvcrt.dll
- mfc42.dll
- mfc70.dll
- msvcr70.dll

ファイルをコピーするときは, JP1/Base および JP1/Power Monitor のサービスを起動しないでください。

- コマンドプロンプトで, JP1/Power Monitor をインストールしたフォルダにカレント ディレクトリを移動する。
- 3.「RmPtEtr.exe -r」を実行してホストを再起動する。

(f) SVP ボード通信用ポート番号が設定されていない

マネージャーホストの Windows の「Services」ファイルに次の記述を追加し, SVP ボードの通信用ポート番号を設定してください。

jplaomsvpcntl XXXXX/tcp # JP1/PW SVP REMOTE CONTROL

「XXXXX」には,任意の値を指定してください。ほかで指定されている値と同じ値にならないようにしてください。「jplaomsvpcntl」は,すべて半角小文字で記述してください。数字の「1」と「L」の小文字の「1」との違いに注意して設定してください。

(g) エージェントホストで,[環境設定]ダイアログボックスの[使用プログラム名]が 正しく設定されていない

JP1/Power Monitor の[環境設定]ダイアログボックスの[使用プログラム名]で, [SYSTEM MANAGER]を選択してください。

(h) System Manager のマネージャーサービスホストの電源がオンになっていない

System Manager のマネージャーサービス (System Manager マスターコンソール)ホ ストの電源をオンにしてください。

- (4) APC 社製の SNMP アダプターと Smart-UPS (または Symmetra)
 に接続したエージェントホストを起動・終了できない
- (a) 電源制御装置がエージェントホストに接続されていない

SNMP アダプターおよび Smart-UPS (または Symmetra)がエージェントホストに接続されているかどうか確認してください。

(b) 電源制御装置の環境設定が正しくない

SNMP アダプターおよび Smart-UPS (または Symmetra)の環境設定が正しいかどう か確認してください。

- (5) グループ化したエージェントホストの電源がオフにならない
- (a) グループ化するエージェントホストを[環境設定]ダイアログボックスの[他ホストの監視]に登録している

エージェントホストをグループ化し,自ホストの電源オフ時に,グループ化したエー ジェントホストの電源を先にオフにする場合は,[連動ホストの設定]ダイアログボック スでグループ化するエージェントホストを登録し,[連動ホストの終了を待つ]をチェッ クしてください。

(b) 自ホストを強制終了している

自ホストの電源オフ時に,グループ化したエージェントホストの電源をオフにする場合は,[環境設定]ダイアログボックスの[連動ホストの停止]で[停止を行う]を選択し,計画終了してください。

- (6) 日立製作所製の遠隔電源制御装置 (THE-RP-0010) に接続したエー ジェントホストを起動・終了できない
- (a) 同一の遠隔電源制御装置に対し連続して電源制御を実行した

遠隔電源制御装置は電源制御の実行中に新たな要求を受理できません。このため,同一 の遠隔電源制御装置に対し連続して電源制御を実行する場合,時間を置いて再実行して ください。

18.6 FAQ

Windows ホストの JP1/Power Monitor を運用する場合によく寄せられる質問と,それに 対する回答を次に示します。

Q1:ホストの稼働中またはホストのシャットダウン中に予期せぬ停電があった場合, ホストの電源は,どうなりますか?

ご使用のホストの電源制御装置またはハードウェア仕様によって異なります。停電から復旧したあ とにホストへの電源供給が再開されるかどうかについては,ご使用の電源制御装置のハードウェア およびソフトウェアの仕様を確認してください。 バックアップ電源を搭載していない電源制御装置の場合,停電と同時にホストの電源がオフになり ますので注意してください。

Q2:ホストをシャットダウンする時刻を JP1/Power Monitor のスケジュールで設定し

- ていますが,その時刻に到達する前に予期せぬ停電があった場合,停電復旧後のスケ ジュールは,どうなりますか?
 - ご使用の電源制御装置の仕様によって異なります。仕様については , ご使用の電源制御装置のハー ドウェアマニュアルなどを参照して確認してください。
 - 停電から復旧したあとに,ホストへの電源供給が自動的に再開される電源制御装置の場合 ホストをシャットダウンする時刻が,停電から復旧した時刻以降に設定されている場合,設定し た時刻にホストはシャットダウンされます。
 停電中スケジュールのシャットダウン時刻に到達した場合,その設定は無効になります。停電か ら復旧したあとに電源供給が再開されると,次のシャットダウン時刻までホストの電源はオンの ままとなります。
 - 停電から復旧したあとに,ホストへの電源供給が自動的に再開されない電源制御装置の場合 手動またはマネージャーホストからホストの電源をオンにしてください。
 ホストをシャットダウンする時刻が,電源供給再開以降に設定されている場合,設定した時刻に ホストはシャットダウンされます。
 停電中スケジュールのシャットダウン時刻に到達した場合,その設定は無効になります。電源供 給が再開されると,次のシャットダウン時刻までホストの電源はオンのままとなります。

Q3:システム時刻がずれてきたため,時刻の補正を考えています。システム時刻を変 更する場合,どのような処理が必要ですか?

JP1/Power Monitorの運用中に,日をまたがない程度にシステムの時刻を変更する手順を,時刻を 進める場合と時刻を戻す場合に分けて説明します。

- システムの時刻が遅れているため,時刻を進める場合
 - JP1/Base Control Service および JP1/Power Monitor のサービスを停止する。 JP1/Base Control Service のサービス起動管理機能を使用している場合,起動され るサービスも停止してください。詳細は、マニュアル「JP1/Base」を参照してく ださい。
 - 2. システムの時刻を変更する。
 - 3. JP1/Base Control Service および JP1/Power Monitor のサービスを起動する。
- システムの時刻が進んでいるため,時刻を戻す場合
 - 1. JP1/Base Control Service および JP1/Power Monitor のサービスを停止する。

JP1/Base Control Service のサービス起動管理機能を使用している場合,起動されるサービスも停止してください。詳細は,マニュアル「JP1/Base」を参照してください。

- 2. システムの時刻を変更する。
- システムの時刻が変更前の時刻になるまで待ち,変更前の時刻に達したら,JP1/ Base Control Service および JP1/Power Monitor のサービスを起動する。
 例えば,手順2.で「02:00」を「01:00」に戻した場合,システムの時刻が「02:00」になってから,JP1/Base Control Service および JP1/Power Monitor の サービスを起動します。

Q4: 電源制御装置を使用していますが,予定外の時刻にホストが起動しました。 電源制御装置によっては,ホストの停止から起動までの時間に制限がある場合があります。このような電源制御装置を使用している場合,ホストの停止から起動までの間隔が上限を超える設定をす ると,予定外の時刻にホストが起動してしまうことがあります。このような場合は,停止から起動 までの時間が上限を超えないように設定するか,途中で一時的に電源をオンにするなどの設定をす る必要があります。

停止から起動までの間隔で設定できる値については,各電源制御装置のマニュアルを参照してくだ さい。

Q5:エージェントホストを電源オフできません。また,エージェントホストの状態が 正しく表示されません。

以下の設定を確認してください。

 マネージャホストで設定されているエージェントホスト名が正しく設定されていない ことが考えられます。
 エージェントホスト名が正しく設定されているか確認してください。エージェントホ スト名とはエージェントホスト側の JP1/Base のイベントサーバ名のことです。イベ ントサーバ名が FQDN 形式で設定されている場合は, FQDN 名が設定しているか確 認してください。

デフォルトのイベントサーバ名が設定されている場合は,デフォルトのイベントサー バ名(hostname コマンドで返されるホスト名)を設定しているか確認してください。 JP1/Base のイベントサーバ名は,大文字と小文字が区別されますので注意してください。

JP1/Base のイベントサーバ名については,マニュアル「JP1/Base」を参照してください。

hostname コマンドで返されるホスト名とイベントサーバ名が一致していなければ正 しく運用できませんので,エージェントホスト側の設定で同じ名前で登録されている か確認してください。

エージェントホストで、マネージャホスト名を正しく設定していないことが考えられます。

マネージャホスト名を正しく設定しているか確認してください。マネージャホスト名とは,マネージャホスト上のJP1/Baseのイベントサーバ名です。

イベントサーバ名を FQDN 形式で設定している場合は, FQDN 形式名で設定しているか確認してください。

JP1/Base のイベントサーバ名は,大文字と小文字を区別しますので注意してください。

また, JP1/Base のイベントサーバ名については,マニュアル「JP1/Base」を参照してください。

Q6: JP1/Power Monitor で電源制御をしているホストのホスト名または IP アドレスを 変更した場合,関連して変更が必要な定義がありますか?

自ホストの電源を制御する場合

[環境設定]ダイアログボックスの[他ホストの監視]の[他ホストが終了するまで待つ]を選択し ている場合,[一覧]ボタンをクリックして監視するホスト名を再設定してください。jpwenvsetコ マンドの-aオプションでも再設定できます。また,[環境設定]ダイアログボックスの[自ホスト 実行中ジョブ(ジョブネット)の監視]の[ジョブネットの終了を待つ]を選択している場合,[一 覧]ボタンをクリックして論理ホスト名を再設定してください。

他ホストの電源を制御する場合

エージェントホストまたはマネージャーホストのホスト名および IP アドレスを変更した場合,次の ように対処してください。

 マネージャーホストのホスト名および IP アドレスを変更した場合 マネージャーホストでの設定 エージェントホストのアドレスが解決できるか, ping コマンドなどで確認してください。 エージェントホストでの設定
 I. [マネージャーの設定]ダイアログボックスで設定されているマネージャーホスト名を変更す る。
 2. hosts ファイルなどに古いアドレスが設定されている場合,新しいアドレスで再登録する。 設定を変更したら,マネージャーホストのアドレスが解決できるか, ping コマンドなどで確認し てください。
 エージェントホストのホスト名および IP アドレスを変更した場合 マネージャーホストでの設定

hosts ファイルなどに古いアドレスが設定されている場合,新しいアドレスで再登録する。
 設定を変更したら,エージェントホストのアドレスが解決できるか,ping コマンドなどで確認してください。
 [マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウで設定されているエージェントホスト名を再設定する。
 エージェントホストでの設定

マネージャーホストのアドレスが解決できるか, ping コマンドなどで確認してください。

- Q7:マネージャーホストとエージェントホストの間にファイヤーウォールがある場合,エージェントホストの電源を操作するにはどうしたらよいですか?
 - JP1/Power Monitor でエージェントホストの電源を操作したい場合 JP1/Power Monitor でエージェントホストの計画終了や強制終了をする場合,マネージャーホス トとエージェントホストの間で JP1/Base Event サービスがファイヤーウォールを透過して使用 できるように設定する必要があります。詳細については,マニュアル「JP1/Base」を参照してく ださい。しかし,これだけの設定では,電源オンや強制電源オフなどのように,エージェントホ ストに接続されている電源制御装置を直接制御してホストを起動・終了することはできません。 エージェントホストの電源オンや強制電源オフをする場合は,電源制御装置を制御するソフト ウェアがファイヤーウォールを透過して使用できるように設定する必要があります。詳細につい

ては,ご使用のソフトウェアのマニュアルを参照するか,またはソフトウェアの製造元にお問い 合わせください。

JP1/AJS2のジョブネットの電源制御アクションジョブでエージェントホストの電源を操作したい場合

例えば、ローカル電源制御アクションジョブを使用してエージェントホストの電源を操作したい 場合、電源オフしたいエージェントホストを実行ホストとしたローカル電源制御アクションジョ ブをジョブネットに設定します。また、マネージャーホストおよびエージェントホスト両方の JP1/Base および JP1/AJS2 で、ファイヤーウォールを透過した通信ができるように設定する必要 があります。詳細については、マニュアル「JP1/Base」およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 2 設計・運用ガイド」を参照してください。さらに、エージェントホストの 計画終了や強制終了だけでなく、電源オンや強制電源オフしたい場合、エージェントホストの電 源制御装置を制御するソフトウェアがファイヤーウォールを透過して使用できるように設定する 必要があります。詳細については、ご使用のソフトウェアのマニュアルを参照するか、またはソ フトウェアの製造元にお問い合わせください。

Q8:JP1/AJS2 のジョブネットを利用して自ホストの電源をオフしたあとに計画的に 電源をオンするには , どうしたらよいですか?

JP1/AJS2のジョブネットで自ホストの電源を操作する場合,次回電源投入時刻を指定できません。 自動的に電源オンしたい場合は,自ホストのJP1/Power Monitorのスケジュールで次回電源投入時 刻をあらかじめ設定してください。

Q9:クラスタシステムで運用していますが,実行系のホストで自ホストの終了ができません。

以下の二つの条件を満たす場合, JP1/Power Monitor が終了できなくなります。

- 論理ホスト上の JP1/AJS2 の終了を待ってから, JP1/Power Monitor を終了するように設定して いる
- クラスタソフトが異常を検知した時、すぐに待機系へ系を切り替えず、実行系で JP1/AJS2 を再 起動するように設定している

これは, JP1/Power Monitor による JP1/AJS2 の終了を, クラスタソフトが JP1/AJS2 の異常と判断して, JP1/AJS2 を再起動させてしまうためです。JP1/AJS2 が再起動するため, ホストの終了条件が成立せず, ホストの電源がオンのままになります。

クラスタ運用しているホストで自ホストの電源のオン・オフをする場合,異常検出時には,実行系 ホストで JP1/AJS2 を再起動するのではなく,待機系に系を切り替えるようにクラスタソフトを設 定してください。

もしも,これらの条件によって自ホストの終了ができない場合には,以下の手順を実行してください。

- 1. 自ホスト上のクラスタを停止する
- aompwcon コマンドを実行し、自ホストのシャットダウンまたは再起動を行う aompwcon /f または aompwcon /f /r

上記の手順で, JP1 のサービスの安全な停止シーケンスを実行してから,ホストの終了が実行できます。

なお,上記手順2.を実行してもホストが終了しない場合には,以下の手順によりホスト終了を実行 してください。

- 1. 物理ホスト上の JP1/AJS2 を停止する
- Windows の場面([スタートメニュー] [シャットダウン])から,ホストの終了を実行する

Q10: 自ホストを JP1/AJS2 のジョブネットの終了を待ってから終了していますが, ジョブネットの終了に時間がかかるため,システムのシャットダウン処理が開始され ません。自ホストを強制的に終了させたい場合にはどうしたらよいですか?

JP1/AJS2 が終了するまで自ホストは終了しません。 次のどちらかの方法で自ホストを強制終了して JP1/AJS2 を強制的に終了させてください。

人のとうちかの方法で自示人下を強制終了して511/A352を強制的に終了させ

スケジュールで終了させる場合

自ホストの JP1/Power Monitor のスケジュールに,強制終了の開始時刻をあらかじめ設定して おいてください。

開始時刻に自ホストが強制終了を開始します。

スケジュールを設定する詳細については、「8.1.1 日付と時刻を設定する」を参照してください。

直ちに終了させる場合

aompwcon コマンドを実行してください。直ちに自ホストが強制終了を開始します。すでに計 画終了中の場合は,この方法で強制終了を開始してください。計画終了中にスケジュールの変 更操作はできません。

aompwcon コマンドの詳細については、「15. コマンド」の「aompwcon (Windows 限定)」 を参照してください。

Q11:マネージャーホスト,エージェントホストで,異なるバージョンの JP1/Power Monitor を混在させることは可能ですか?

可能です。例えば,マネージャーホストに JP1/Power Monitor08-00 を使用し,エージェントホス トに JP1/Power Monitor07-00 を使用できます。

また,その逆も可能です。JP1/Power Monitor08-00 より前のバージョンの

JP1/Power Monitor をインストールセットアップする場合は, 各バージョンに対応した JP1/Power Monitor のマニュアルを参照してください。

Q12: 自ホストを他ホストが終了するまで待ってから終了したいのですが, 自ホスト と他ホストの間にファイヤーウォールがある場合, ファイヤーウォールに設定は必要 ですか?

プロトコル「ICMP」が透過できるように設定してください。

Power Monitor はパケットの送受信により他ホストを監視します。

このため,あらかじめファイヤーウォールに透過できるプロトコルを設定する必要があります。 詳細な設定方法はご使用のファイヤーウォールのマニュアルを参照してください。

Q13:SVP ボードと連携した電源連携機能を使用している環境で SVP ボードを交換す る場合, JP1/Power Monitor としてどのような作業が必要ですか?

SVP ボードを交換する場合の, JP1/Power Monitor としての手順を説明します。

1. [環境設定]ダイアログボックスの[使用プログラム名]を「なし」に変更する。

- 2. SVP ボードを交換する。
- 交換後,[環境設定]ダイアログボックスの[使用プログラム名]に「SYSTEM MANAGER」
 を選択し,必要に応じて計画終了オプションを設定する。

Q14: JP1/Power Monitor を運用しているホストのシステムの日時を変更して,そのまま継続して運用する場合,必要な操作はありますか?

スケジュールが設定された状態でシステムの日時を変更した場合, JP1/Power Monitor のシステム

内で矛盾を検知し,正常に動作しない場合があります。次に示す手順で変更してください。

- JP1/Base Control Service および JP1/Power Monitor のサービスを停止する。 JP1/Base Control Service のサービス起動管理機能を使用している場合,起動されるサービスも 停止してください。詳細は,マニュアル「JP1/Base」を参照してください。
- [カレンダー設定]ダイアログボックスを開き,運休日を含めてスケジュール情報をすべて削除 する。
- 3. [カレンダー設定]ダイアログボックスを閉じる。
- Pwroot フォルダ直下にある二つの.sch ファイルを削除し,カレンダー情報を初期化する。 ファイル名

```
AOMWKINF.SCH
AOMSPINF.SCH
```

- 5. 現在の日時に戻してシステムを再起動する。
- 6. [カレンダー設定]ダイアログボックスを開き,再度スケジュールを設定する。
- Q15:計画終了処理または強制終了処理が完了したあと,シャットダウン処理が開始 される直前に任意のコマンドまたはバッチファイルを実行したいのですが,どうした らよいですか?

JP1/Base の起動管理機能であるサービスの終了順序制御を使用します。JP1/Base の起動順序定義 ファイルのパラメーター「StopReadyCommand=」に,任意のコマンドまたはバッチファイルを設 定してください。

起動順序定義ファイルの詳細な設定方法については、マニュアル「JP1/Base」を参照してください。

Q16:バックアップおよびリカバリーを実行する場合,どのような作業が必要ですか?

次の手順で実行してください。採取したバックアップ情報は,情報を採取したホストにリカバリー することを前提としています。なお,実行中の操作ミスによる破壊は保証の対象外となります。

バックアップ操作

- 1. JP1 関連のサービスをすべて停止します。
- JP1/Power Monitor のインストールフォルダの下の PWROOT フォルダをワークフォルダへ退避 します。
- 次のレジストリーキー位置の内容を、すべてワークフォルダへ退避します。
 HKEY_LOCAL_MACHINE¥¥SOFTWARE¥¥HITACHI¥¥JP1POWERMONITOR キー直下
- 4. aomschbk コマンドを実行して,スケジュールデータを退避します。
- 5. hosts ファイルと services ファイルを退避しておきます。

リカバリー操作

リカバリーを実行する前に,現在の状態をバックアップしてください。

- 1. JP1 関連のサービスをすべて停止します。
- 2. 退避した PWROOT フォルダの内容を, ワークフォルダから JP1/Power Monitor のインストール フォルダへ回復します。
- 退避したレジストリーの設定をワークフォルダから回復します。 なお、テスト等で追加されたレジストリーの情報(キーまたは値)が退避したレジストリーにない場合、上書きされずに残るおそれがあります。このため、リカバリー後のレジストリーと退避したレジストリーのコンペアを採取して、リカバリー後の HKEY_LOCAL_MACHINE¥¥SOFTWARE¥¥HITACHI¥¥JP1POWERMONITOR キー直下に、退避したレジストリーにはないレジストリーの情報がある場合は、該当の情報を必ず削除してください。
- 4. hosts ファイルと services ファイルを回復します。

- 5. aomschrs コマンドを実行してスケジュールデータを回復します。
- JP1 関連のサービスを起動します。コントロールパネルの[サービス]を参照して,自動起動の サービスを起動します。

Q17:他ホストのオン・オフをしますが,複数のホスト名で1つの IP アドレスが求ま る環境で運用する場合,注意事項はありますか?

JP1/Power Monitor は, プライマリホストを自ホストと認識して通信します。プライマリホストで 登録されたホスト名で運用するように, JP1/Power Monitor をセットアップしてください。

Q18: Blade Symphony 上の各ブレードで電源を自動的にオン・オフすることは可能で すか?

Blade Symphony 上の各ブレードは個々に電源カレンダーを持っていないため,自ホストの電源を 自動的にオンできません。そのため,次のように運用します。

- 1. Blade Symphony 上の各ブレードに JP1/Power Monitor, JP1/Server Conductor/Agent, およ び JP1/Server Conductor/Advanced Agent をインストールする。
- 2. JP1/Server Conductor/Blade Server Manager インストールサーバに JP1/Power Monitor およ び JP1/AJS2 をインストールする。
- 各ブレードをエージェントとしてセットアップする。
 セットアップについては、「5.2 他ホストを起動・終了する場合」を参照してください。
- JP1/AJS2 の「リモート電源制御」アクションジョブで,各ブレードのオン・オフをスケジュー ル実行する。

19 トラブルシューティング (UNIX ホスト)

この章では, UNIX ホストの JP1/Power Monitor でトラブル が発生したときの原因と対処方法について説明します。

19.1	対処の手順
19.2	ログ情報の種類
19.3	トラブル発生時に採取が必要な資料
19.4	資料の採取方法
19.5	トラブルへの対処方法
19.6	FAQ

19.1 対処の手順

UNIX ホストの JP1/Power Monitor でトラブルが起きた場合の対処の手順を次に示します。

1. 現象の確認

トラブルが発生したときの現象を確認してください。メッセージが出力されている場合は,メッセージの内容を確認してください。各メッセージの要因と対処方法については「17.4.2 UNIX で表示されるメッセージ」を参照してください。また,UNIX ホストの JP1/Power Monitor が出力するログ情報については,「19.2 ログ情報の種類」を参照してください。

2. 資料の採取

トラブルの要因を調べるために資料の採取が必要です。「19.3 トラブル発生時に採 取が必要な資料」「19.4 資料の採取方法」を参照して,必要な資料を採取してくだ さい。

問題の調査

採取した資料を基に問題の要因を調査し,問題が発生している部分,または問題の範 囲を切り分けてください。

19.2 ログ情報の種類

UNIX ホストの JP1/Power Monitor を運用しているときに出力されるログ情報は,次の3種類あります。

- ・ 共通メッセージログ
- 統合トレースログ
- JP1/Power Monitor が出力するトレースログ

この節では,3種類のログ情報について説明します。

19.2.1 共通メッセージログ

共通メッセージログとは,システム側のトラブルを通知する,システム管理者向けのロ グ情報のことです。共通メッセージログは,必要最小限のトラブル情報を通知します。

共通メッセージログは, syslog ファイルに出力されます。

19.2.2 統合トレースログ

統合トレースログとは、各プログラムが出力するトレース情報を、統合トレース機能 (HNTRLib2)を通じて、一つの出力先ファイルにまとめて採取するログ情報のことで す。共通メッセージログより詳しい内容のメッセージが出力されます。統合トレースロ グの詳細については、マニュアル「JP1/Base」を参照してください。

19.2.3 JP1/Power Monitor が出力するトレースログ

JP1/Power Monitor が出力するトレースログとは, UNIX ホストの JP1/Power Monitor の各機能が出力するログ情報のことです。各機能によって異なるログファイルに出力されます。

19.2.4 ログファイル一覧

UNIX ホストの JP1/Power Monitor が出力するログファイルの種類とデフォルトのファ イル名およびディレクトリ名を次の表に示します。

内容	ファイル の情報	ファイル名	取得容量の 指定	作成される タイミング
JP1/Power Monitor デーモン 起動時ログファイ ル	JP1/Power Monitor デーモン 起動時の情報	/usr/lib/ jpl_aom/log/ startup	指定不可。 約 1KB。	JP1/Power Monitor デーモン が起動されるたび に再作成される。
リモート電源連携 ログファイル	エージェントホス トの制御時のト レース情報	/usr/lib/ jp1_aom/log/ エージェントホス ト名.rpwlog	指定不可。 約 50KB。	エージェントホス ト制御時にエー ジェントホスト単 位で再作成され る。
APC 連携ログファ イル	APC 社製電源制 御装置の制御時の トレース情報	/usr/lib/ jpl_aom/log/ logapc	指定不可。約 1KB。	JP1/Power Monitor で APC 社製電源制御装置 を使用してホスト を終了するたびに 再作成される。
定義ファイル退避 ログファイル	jaombkdef コマ ンド実行時の情報	/usr/lib/ jpl_aom/log/ logbkup	指定不可。約 1KB。	jaombkdef コマ ンド実行時に再作 成される。
定義ファイル回復 ログファイル	_{jaomrsdef} コマ ンド実行時のログ 情報	/usr/lib/ jpl_aom/log/ logrstr	指定不可。約 1KB。	jaomrsdef コマ ンド実行時に再作 成される。
HP-UX 純正 UPS 連携ログファイル	HP-UX 製電源制 御装置の制御時の トレース情報	/usr/lib/ jpl_aom/log/ pwlog	指定不可。約 1KB。	JP1/Power Monitor で HP-UX 製電源制 御装置を使用して ホストを終了する たびに再作成され る。
JP1/Power Monitor 保守用口 グ	JP1/Power Monitor の運用情 報	/usr/lib/ jpl_aom/log/ PW_ プログラム名 {1 2}.log	構成定義ファイ ルの log_size パラメーターで 指定。 5KB から 10MB まで指定 できる。デフォ ルトは,64KB。	構成定義ファイル で指定された容量 に達すると,再作 成される。

表 19-1 JP1/Power Monitor が出力するログファイル・フォルダー覧(UNIX の場合)

19.3 トラブル発生時に採取が必要な資料

UNIX ホストの JP1/Power Monitor でトラブルが発生したときに採取が必要な資料を示します。

なお, JP1 では採取が必要な資料を一括採取するための「資料採取ツール」を用意して います。資料採取ツールの初期設定で採取できる資料については,表中に記号で示して います。なお,表の「ツールでの採取」欄に「」が書かれているものは,JP1/Baseの 資料採取ツールで採取されます。

19.3.1 UNIX のログ情報

次に示す UNIX のログ情報の採取が必要です。

情報の種類	デフォルトのファイル名	ツールで の採取
syslog ファイル	/var/adm/messages(Solarisの場合) /var/adm/syslog/syslog.log(Solaris以外の場合)	
hosts ファイル	/etc/hosts	
services ファイル	/etc/services	
passwd ファイル	/etc/passwd	
各 OS のパッチ情報	-	
プロセス一覧	-	
core ファイル	/usr/bin/jpl_aom/core	
	JP1/Power Monitor のコマンドを実行したカレントディレ クトリの core	×

(凡例)

JP1/Power Monitor の資料採取ツールで採取されます。

×

JP1/Power Monitor の資料採取ツールおよび JP1/Base の資料採取ツールで採取されません。

JP1/Base の資料採取ツールで採取されます。

19.3.2 JP1の情報

JP1 に関する次の情報の採取が必要です。また,ネットワーク接続でのトラブルの場合, 接続先マシン上のファイルの採取も必要です。

情報の種類	デフォルトのファイル名	ツールで の採取
JP1/Power Monitor の各定義 ファイル	/usr/lib/jp1_aom/ 以下の全ファイル	
ログファイル	/usr/lib/jp1_aom/log/以下の全ファイル	
統合トレースログファイル	/var/opt/hitachi/HNTRLib2/spool/	
共通定義情報	/opt/jpl/hcclibcnf/	
イベントデータベース格納 ディレクトリ	/var/opt/jplbase/sys/event/servers/	

(凡例)

JP1/Power Monitorの資料採取ツールで採取されます。

JP1/Baseの資料採取ツールで採取されます。

19.3.3 JP1/Power Monitor のプロセス一覧

ps コマンドでプロセスの動作状態を確認します。

19.3.4 オペレーション内容

トラブル発生時のオペレーション内容について次に示す情報が必要です。

オペレーション内容の詳細

発生時刻

マシン構成(各OSのバージョン,ホスト名,統合コンソールの構成)

再現性

19.4 資料の採取方法

UNIX ホストの JP1/Power Monitor でトラブルが発生したときに資料を採取する方法を 次に示します。

19.4.1 資料採取ツールを実行する

資料採取ツールを実行します。資料採取ツールは、「6.1.12 資料採取ツールを準備する」 で示す手順に従ってセットアップを済ませておいてください。

ツールの実行例を次に示します。

collect_log [-o 出力先ディレクトリ名]

出力先ディレクトリ名はフルパスで指定してください。出力先ディレクトリ名を省略し た場合は,各ファイルの内容が/usr/lib/jpl_aom/trouble/YYMMDDhhmmss ディレ クトリに退避されます(YYMMDDhhmmssは情報採取の日時を表します。YY:西暦の 下2けた,MM:月,DD:日,hh:24時間制の時,mm:分,ss:秒)。

なお,論理ホストの資料を採取する場合は,共有ディスクを参照できる状態で資料採取 ツールを実行してください。

19.4.2 core ファイルを採取する

core ファイルが出力されている場合は, core ファイルを採取してください。core ファイルは,次に示すディレクトリのどちらかに出力されます。

/usr/bin/jp1_aom このディレクトリの core ファイルは,資料採取ツールで採取できます。 JP1/Power Monitor のコマンドを実行したカレントディレクトリ

19.4.3 プロセスの状態を確認する

ps コマンドを使ってプロセスの動作状態を確認してください。プロセスについては, 「付録 B.2 プロセス一覧(UNIXの場合)」を参照してください。

19.4.4 オペレーション内容を確認する

トラブル発生時のオペレーション内容を確認し,記録しておいてください。確認が必要 な情報を次に示します。

オペレーション内容の詳細

発生時刻

マシン構成(各OSのバージョン,ホスト名,統合コンソールの構成)

再現性

19.5 トラブルへの対処方法

UNIX ホストの JP1/Power Monitor で,次のようなトラブルが発生した場合の対処方法 について説明します。

JP1/Power Monitor 起動時のトラブル

JP1/Power Monitor による自ホストの起動・終了時のトラブル

JP1/Power Monitor による他ホストの起動・終了時のトラブル

それぞれの対処方法について次に説明します。

19.5.1 JP1/Power Monitor 起動時のトラブル

UNIX ホストの JP1/Power Monitor が起動するときに発生するトラブルの現象を次の表 に示します。

表 19-2 JP1/Power Monitor 起動時のトラブル一覧

項番		現象	
1	デーモンを起動できない。		

次に,考えられる原因と対処方法をトラブルの現象ごとに説明します。

(1) デーモンを起動できない

JP1/Power Monitor デーモンを起動できない場合,次のような原因と対処方法が考えられます。

(a) メモリー容量が不足している

同時に起動しているほかのアプリケーションを終了させるか,またはホストのメモリー を増設してください。

(b) ハードディスク容量が不足している

不要なファイルを削除し, ハードディスクの空き容量を増やすか, またはハードディス クを増設してください。

(c) 起動時に必要なファイルが削除されている

JP1/Base および JP1/Power Monitor をインストールし直してください。

- (d) リモート電源連携構成定義ファイルの設定が誤っている
- リモート電源連携デーモンが起動しない場合 active パラメーターにyが設定されているか確認してください。
- 論理ホスト上のリモート電源連携デーモンが起動しない場合

次の個所を確認してください。

- active パラメーターに y が設定されているか。
- agtdef パラメーターに / 共有ディスク / jp1_aom/rpw/agt_def が設定されているか。
- agtdb パラメーターに / 共有ディスク / jp1_aom/rpw/db が設定されているか。
- manager パラメーターにホスト名を指定していないか。

19.5.2 JP1/Power Monitor による自ホストの起動・終了時の トラブル

UNIX ホストの JP1/Power Monitor によって自ホストが起動・終了するときに発生する トラブルの現象を次の表に示します。

表 19-3 自ホストの起動・終了時のトラブル一覧

項番	現象
1	スケジュールで設定した時刻に,ホストの電源がオンにならない。
2	スケジュールで設定した時刻に,ホストの電源がオフにならない。
3	監視対象ホストの運用中に,自ホストが終了した。
4	ホストを再起動できない。
5	ホストをシングルユーザーモードにできない。

次に、考えられる原因と対処方法をトラブルの現象ごとに説明します。

(1) スケジュールで設定した時刻に,ホストの電源がオンにならない

(a) 電源制御装置がホストに接続されていない

インストールとセットアップの手順に従って,電源制御装置をホストに接続してください。電源制御装置を使わないでホストを運用する場合,ホストの再起動はできますが, 電源オフまたはスタンバイの状態から電源オンはできません。

(b) 電源制御装置が正しく設定されていない

統合トレースログファイルにメッセージ KAVP0183-I が出力され,そのメッセージの中の「次回電源投入時刻」が正しい場合,電源制御装置が正しく設定されていない可能性があります。各製品のマニュアルを参照し,電源制御装置を正しく設定し直してください。

(c) 電源制御装置自身の電源がオフになっている

電源制御装置の電源をオンにしてください。

(d) UPS 機能を搭載した電源制御装置を使っている場合,前回,長時間の停電が原因で ホストがシャットダウンされた

ホストの電源を手動でオンにしてください。

(e) 運転スケジュール定義ファイルが正しく設定されていない

統合トレースログファイルにメッセージ KAVP0183-I が出力され,そのメッセージの中の「次回電源投入時刻」が誤っている場合,またはメッセージ KAVP0183-I が出力されない場合,運転スケジュール定義ファイルに次回電源投入時刻が正しく設定されていない可能性があります。運転スケジュール定義ファイルの設定内容を確認してください。

(f) 構成定義ファイルが正しく設定されていない

構成定義ファイルの設定内容を確認してください。

(g) 前回のシャットダウン時に JP1/Power Monitor を使わなかった

ホストの電源を手動でオンにしてください。ホストをシャットダウンするときは,次回から必ず JP1/Power Monitor でシャットダウンしてください。

(h) ホストの電源オフからオンまでの間隔が短過ぎる

ホストのシャットダウンに必要な時間を考慮し,ホストの電源オフからオンまでに十分 な間隔を設定してください。Smart-UPS や Symmetra など,電源制御装置の種類に よっては電源オフからオンまでの間隔が短いために正しくホストが起動されない場合が あります。

 (i) PowerChute plus を使っている場合,ホストの電源オフから電源オンまでの間隔が 168 時間以上に設定されている

次のどれかの方法で対処してください。

電源制御装置に設定されている電源オンの時刻を再設定する

手動で電源をオンにする

ホストの電源オフから電源オンまでの間隔が 168 時間未満になるように時刻を設定する

ホストの電源オフの時刻から電源オンまでの間隔が168時間以上になっていると, PowerChute plus で設定されている電源オン時刻にホストの電源がオンになります。

 (j) PowerChute plus を使っている場合,ホストが自動的に再起動する構成になってい ない

電源再供給後,ホストが自動的に再起動する構成にしてください。または,ホストの電 源がオンになっているかどうか確認してください。ホストの電源は,オンのままにして ください。

構成の確認については,ご使用のホストのハードウェアマニュアルなどを参照してくだ

さい。

(2) スケジュールで設定した時刻に,ホストの電源がオフにならない (a)電源制御装置がホストに接続されていない

インストールとセットアップの手順に従って,電源制御装置をホストに接続してください。電源制御装置を使わないでホストを運用する場合,ホストのシャットダウンはできますが,電源オフはできません。

(b) 電源制御装置が正しく設定されていない

統合トレースログファイルにメッセージ KAVP0183-I が出力され,そのメッセージの中の「次回電源投入時刻」が正しい場合,電源制御装置が正しく設定されていない可能性があります。各製品のマニュアルを参照し,電源制御装置を正しく設定し直してください。

(c) 電源制御装置本体のスイッチが正しく設定されていない

各製品のマニュアルを参照し,電源制御装置本体のスイッチを正しく設定し直してください。

- (d) 電源制御装置のシリアルポートを設定する場合, ほかのソフトウェアやサービスの シリアルポートを重複して設定している
- シリアルポートが重複しないように設定してください。
- (e) JP1/Power Monitor デーモンが起動していない

JP1/Power Monitor デーモンが起動しているかどうか確認してください。停止していた 場合, jaomstart コマンドを実行して JP1/Power Monitor デーモンを起動してください。

(f) JP1/AJS2のジョブ(ジョブネット)の監視を設定している場合,実行中のジョブ
 (ジョブネット)がある

JP1/AJS2の実行状況を確認してください。ホストの強制終了を実行しても, JP1/AJS2 が停止するまでホストは終了しません。

(3) 監視対象ホストの運用中に, 自ホストが終了した

(a) 他ホストの監視時にタイムアウトが発生した

ネットワーク性能が他ホスト監視機能の下限を下回っている可能性があります。

監視対象ホストとのネットワーク性能は,10秒以内のレスポンスが必要です。それを超 えた場合,監視しているホストが停止中であると判断します。ホスト間の速度について は,pingコマンドで確認してください。

DNS または WINS を使ってホスト名を対応付けている場合には,他ホストとの通信に時間がかかることがあります。必要に応じて,監視対象のホスト名および IP アドレスを「hosts」ファイルに定義することをお勧めします。

(4) ホストを再起動できない

(a)構成定義ファイルが正しく設定されていない

統合トレースログファイルにメッセージ KAVP0183-I が出力されていない場合,構成定 義ファイルが正しく設定されていない可能性があります。構成定義ファイルの設定内容 を確認してください。

(b)運転スケジュール定義ファイルが正しく設定されていない

統合トレースログファイルにメッセージ KAVP0183-I が出力されていない場合,運転ス ケジュール定義ファイルが正しく設定されていない可能性があります。運転スケジュー ル定義ファイルの設定内容を確認してください。

(c) PowerMonitorH を使っている場合, alt_shutdown コマンドが使えない

PowerMonitorH を使っていて統合トレースログファイルにメッセージ KAVP0183-I が 出力されている場合, alt_shutdown コマンドが環境に合っていない可能性があります。 PowerMonitorH の作成元にお問い合わせください。

(5) ホストをシングルユーザーモードにできない

(a)構成定義ファイルが正しく設定されていない

統合トレースログファイルにメッセージ KAVP0183-I が出力されていない場合,構成定 義ファイルが正しく設定されていない可能性があります。構成定義ファイルの設定内容 を確認してください。

(b) 運転スケジュール定義ファイルが正しく設定されていない

統合トレースログファイルにメッセージ KAVP0183-I が出力されていない場合,運転ス ケジュール定義ファイルが正しく設定されていない可能性があります。運転スケジュー ル定義ファイルの設定内容を確認してください。

(c) PowerMonitorH を使っている場合, alt_shutdown コマンドが使えない

PowerMonitorH を使っていて統合トレースログファイルにメッセージ KAVP0183-I が 出力されている場合, alt_shutdown コマンドが環境に合っていない可能性があります。 PowerMonitorH の作成元にお問い合わせください。

(d) ホストの OS が Solaris である

ホストの OS が Solaris の場合は,シングルユーザーモードに切り替えられません。

19.5.3 JP1/Power Monitor による他ホストの起動・終了時の トラブル

UNIX ホストの JP1/Power Monitor によって他ホストが起動・終了するときに発生する トラブルの現象を次の表に示します。

表 19-4 他ホストの起動・終了時のトラブル一覧

項番	現象
1	エージェントホストを起動・終了できない。
2	「jaompwagt v」コマンドを実行するとエージェントホストが稼働中にもかかわらず「状態不 明」と表示される。
3	APC 社製の SNMP アダプターと Smart-UPS(または Symmetra)に接続したエージェント ホストを起動・終了できない。
4	「jaomstart」コマンドを実行しても , JP1/Power Monitor リモート電源連携デーモンが起動 しない。
5	日立製作所製の遠隔電源制御装置(THE-RP-0010)に接続したエージェントホストを起動・ 終了できない。

次に、考えられる原因と対処方法をトラブルの現象ごとに説明します。

(1) エージェントホストを起動・終了できない

(a) 電源制御装置がエージェントホストに接続されていない

インストールとセットアップの手順に従って,電源制御装置をホストに接続してください。電源制御装置を使わないでホストを運用する場合,ホストのシャットダウンはできますが,起動および電源オフはできません。

(b) 電源制御装置が正しく設定されていない

各製品のマニュアルを参照し,電源制御装置を正しく設定し直してください。

(c) マネージャーホストとエージェントホストが正しく設定されていない

マネージャーホストでエージェントホストの情報が,また,エージェントホストでマネージャーホストの情報が正しく設定されているかどうか確認してください。

FAQ Q7 も参照してください。

(d) マネージャーホストとエージェントホストのネットワークの設定が正しくない

マネージャーホストとエージェントホストそれぞれで, ping コマンドなどを実行してア ドレス解決してください。アドレス解決できない場合は,ホスト間のネットワークの設 定を正しくしてください。

(e) エージェントホスト名が正しく設定されていない

ホスト名には,そのホストで動作している JP1/Base のイベントサーバ名を設定してくだ さい。デフォルトのイベントサーバ設定の場合は,デフォルトのイベントサーバ名を設 定します。また,FQDN 形式のイベントサーバ設定の場合は FQDN 名を設定します。入 力するホスト名とイベントサーバ名が一致していなければ正しく運用できませんので, 同じ名前で登録されているか確認してください。JP1/Base のイベントサーバ名の設定 は,大文字と小文字が区別されます。例えば,「ABC」と「Abc」は,別のホストとみな されます。JP1/Baseのイベントサーバ名については,マニュアル「JP1/Base」を参照してください。

(f) マネージャーホストおよびエージェントホストで、サービスまたはデーモンが起動 していない

マネージャーホストおよびエージェントホストで次のサービスまたはデーモンが起動し ているかどうか確認してください。起動する必要があるサービスまたはデーモンを次の 表に示します。

表 19-5 マネージャーホストおよびエージェントホストで起動するサービスまたはデー モン

ホストの OS	ホスト	サービスまたはデーモン
UNIX	マネージャーホスト	 JP1/Base Event サービス JP1/Power Monitor デーモン (リモート電源連携デー モン)
	エージェントホスト	 JP1/Base Event サービス JP1/Power Monitor デーモン (リモート電源連携デー モン)
Windows	エージェントホスト	 JP1/Base Control Service サービス JP1/Base Event サービス JP1/PW Agent Service サービス

(g) エージェントホストを強制再起動する場合,ホストの電源オフからオンまでの間隔 が短過ぎる

エージェントホストを強制再起動しないで,強制電源オフしたあと,十分な時間を空け て電源をオンにしてください。Smart-UPS や Symmetra など,電源制御装置の種類に よっては,電源オフからオンまでの間隔が短いために,正しくホストが起動されない場 合があります。

- (2)「jaompwagt v」コマンドを実行するとエージェントホストが稼働中 にもかかわらず「状態不明」と表示される
- (a) マネージャーホストとエージェントホストが正しく設定されていない

マネージャーホストでエージェントホストの情報が,また,エージェントホストでマ ネージャーホストの情報が正しく設定されているかどうか確認してください。

FAQ Q7 も参照してください。

(b) マネージャーホストとエージェントホストのネットワークの設定が正しくない

マネージャーホストとエージェントホストそれぞれで, ping コマンドなどを実行してア ドレス解決してください。アドレス解決できない場合は,ホスト間のネットワークの設 定を正しくしてください。 (c) エージェントホスト名が正しく設定されていない

ホスト名には,そのホストで動作している JP1/Base のイベントサーバ名を設定してくだ さい。デフォルトのイベントサーバ設定の場合は,デフォルトのイベントサーバ名を設 定します。また,FQDN 形式のイベントサーバ設定の場合は FQDN 名を設定します。入 力するホスト名とイベントサーバ名が一致していなければ正しく運用できませんので, 同じ名前で登録されているか確認してください。JP1/Base のイベントサーバ名の設定 は,大文字と小文字が区別されます。例えば,「ABC」と「Abc」は,別のホストとみな されます。JP1/Base のイベントサーバ名については,マニュアル「JP1/Base」を参照し てください。

(d)マネージャーホストおよびエージェントホストで、サービスまたはデーモンが起動していない

マネージャーホストおよびエージェントホストで次のサービスまたはデーモンが起動し ているかどうか確認してください。起動している必要があるサービスまたはデーモンを 次の表に示します。

表 19-6 マネージャーホストおよびエージェントホストで起動するサービスまたはデー モン

ホストの OS	ホスト	サービスまたはデーモン
UNIX マネージャーホスト		 JP1/Base Event サービス JP1/Power Monitor デーモン (リモート電源連携デーモン)
	エージェントホスト	 JP1/Base Event サービス JP1/Power Monitor デーモン(リモート電源連携デーモン)
Windows	エージェントホスト	 JP1/Base Control Service サービス JP1/Base Event サービス JP1/PW Agent Service サービス

(e) マネージャーホストとエージェントホストの日付と時刻が合っていない

それぞれのホストで,日付と時刻が合っているか確認してください。

(f) JP1/Base が正しく設定されていない

マネージャーホストおよびエージェントホストの JP1/Base が正しく設定されているか確 認してください。

- (3) APC 社製の SNMP アダプターと Smart-UPS (または Symmetra) に接続したエージェントホストを起動・終了できない
- (a) 電源制御装置がエージェントホストに接続されていない

SNMP アダプターおよび Smart-UPS (または Symmetra)がエージェントホストに接続されているかどうか確認してください。
(b) 電源制御装置の環境設定が正しくない

SNMP アダプターおよび Smart-UPS (または Symmetra)の環境設定が正しいかどう か確認してください。

 (4)「jaomstart」コマンドを実行しても, JP1/Power Monitor リモート電 源連携デーモンが起動しない

(a) リモート電源連携構成定義ファイルの active パラメーターに n が指定されている

マネージャーホストとエージェントホストの両方で, リモート電源連携構成定義ファイル (rpw_conf ファイル)の active パラメーターに y を指定してください。

(5)日立製作所製の遠隔電源制御装置(THE-RP-0010)に接続したエー ジェントホストを起動・終了できない

同一の遠隔電源制御装置に対し連続して電源制御を実行した

遠隔電源制御装置は電源制御の実行中に新たな要求を受理できません。このため,同一 の遠隔電源制御装置に対し連続して電源制御を実行する場合,時間を置いて再実行して ください。

19.6 FAQ

UNIX ホストの JP1/Power Monitor を運用する場合によく寄せられる質問と,それに対 する回答を次に示します。

Q1:ホストの稼働中またはホストのシャットダウン中に予期せぬ停電があった場合, ホストの電源は,どうなりますか?

ご使用のホストの電源制御装置またはハードウェア仕様によって異なります。停電復旧後にホスト への電源供給が再開されるかどうかについては,ご使用の電源制御装置のハードウェアおよびソフ トウェアの仕様を確認してください。

バックアップ電源を搭載していない電源制御装置の場合,停電と同時にホストの電源がオフになり ますので注意してください。

Q2:ホストをシャットダウンする時刻を JP1/Power Monitor のスケジュールで設定し

ていますが,その時刻に到達する前に予期せぬ停電があった場合,停電復旧後のスケ ジュールは,どうなりますか?

ご使用の電源制御装置の仕様によって異なります。仕様については,ご使用の電源制御装置のハー ドウェアマニュアルなどを参照して確認してください。

- 停電から復旧したあとに,ホストへの電源供給が自動的に再開される電源制御装置の場合 ホストをシャットダウンする時刻が,停電から復旧した時刻以降に設定されている場合,設定し た時刻にホストはシャットダウンされます。
 停電中スケジュールのシャットダウン時刻に到達した場合,その設定は無効になります。停電か ら復旧したあとに電源供給が再開されると,次のシャットダウン時刻までホストの電源はオンの ままとなります。
- 停電から復旧したあとに,ホストへの電源供給が自動的に再開されない電源制御装置の場合 手動またはマネージャーホストからホストの電源をオンにしてください。
 ホストをシャットダウンする時刻が,電源供給再開以降に設定されている場合,設定した時刻に ホストはシャットダウンされます。
 停電中スケジュールのシャットダウン時刻に到達した場合,その設定は無効になります。電源供 給が再開されると,次のシャットダウン時刻までホストの電源はオンのままとなります。
- Q3:スケジュールが有効なのは1年間だけですか?

スケジュールの設定方法によって,有効な範囲が異なります。

- 月単位でスケジュールを設定した場合
 月単位でスケジュールを設定すると、毎年同じスケジュールでホストを起動・終了できます。例
 えば、2001年8月1日にホストの起動時刻および終了時刻を設定した場合、2002年8月1日も、
 2003年8月1日も、同じ時刻にホストを起動・終了できます。
- 年単位でスケジュールを設定した場合
 年単位でスケジュールを設定すると,設定した年だけそのスケジュールが有効になります。例えば,2001年8月1日にホストの起動時刻および終了時刻を設定しても,2002年8月1日は,新規にスケジュールを設定し直します。
- Q4:システム時刻を変更した場合,どのような処理が必要ですか?

システム時刻を変更した場合は, JP1/Power Monitor デーモンを再起動する必要があります。変更 後の時刻は, JP1/Power Monitor デーモンが再起動されるまで認識されません。 Q5: jaomstop コマンドが終了しないことがあります。どんな原因が考えられますか? 他ホストとの通信でタイムアウト待ちが発生したと考えられます。 電源がオフであるなどの理由で通信できない他ホストに何らかの要求をすると,タイムアウト待ち が発生します。タイムアウト待ちの間も,新しい要求は受け付けます。しかし,タイムアウト待ち の間に要求が次々と発生して要求過多になった場合,要求の受付もできなくなります。このような 状態になると,要求をするプログラムは,最大で「1件当たりのタイムアウト待ち時間×要求件数」 の間,要求が受け付けられないために終了しません。jaomstop コマンドが終了しない場合,コマ ンドの実行時にこのような状態になっていたと考えられます。このような状態は,エージェントホ ストを起動しないでマネージャーホストを起動した場合に発生しやすいと思われます。

Q6:電源制御装置を使用していますが,予定外の時刻にホストが起動しました。

電源制御装置によっては,ホストの停止から起動までの時間に制限がある場合があります。このよ うな電源制御装置を使用している場合,ホストの停止から起動までの間隔が上限を超える設定をす ると,予定外の時刻にホストが起動してしまうことがあります。このような場合は,停止から起動 までの時間が上限を超えないように設定するか,途中で一時的に電源をオンにするなどの設定をす る必要があります。

停止から起動までの間隔で設定できる値については , 各電源制御装置のマニュアルを参照してくだ さい。

- Q7:エージェントホストを電源オフできません。また,エージェントホストの状態が 正しく表示されません。
 - 以下の設定を確認してください。
 - マネージャホストで設定されているエージェントホスト名が正しく設定されていない ことが考えられます。

エージェントホスト名が正しく設定されているか確認してください。エージェントホ スト名とはエージェントホスト側の JP1/Base のイベントサーバ名のことです。イベ ントサーバ名が FQDN 形式で設定されている場合は, FQDN 名が設定しているか確 認してください。

デフォルトのイベントサーバ名が設定されている場合は,デフォルトのイベントサー バ名(hostname コマンドで返されるホスト名)を設定しているか確認してください。 JP1/Baseのイベントサーバ名は,大文字と小文字が区別されますので注意してください。

JP1/Base のイベントサーバ名については,マニュアル「JP1/Base」を参照してください。

hostname コマンドで返されるホスト名とイベントサーバ名が一致していなければ正 しく運用できませんので,エージェントホスト側の設定で同じ名前で登録されている か確認してください。

 エージェントホストで設定されているマネージャホスト名が正しく設定されていない ことが考えられます。

マネージャホスト名が正しく設定されているか確認してください。マネージャホスト 名とは,マネージャホスト側のJP1/Baseのイベントサーバ名のことです。イベント サーバ名が FQDN 形式で設定されている場合は,FQDN 名が設定しているか確認し てください。JP1/Baseのイベントサーバ名は,大文字と小文字が区別されますので注 意してください。JP1/Baseのイベントサーバ名については,マニュアル「JP1/Base」 を参照してください。 JP1/Baseのイベントサーバ名については,マニュアル「JP1/Base」を参照してください。

Q8:JP1/Power Monitor で電源制御をしているホストのホスト名または IP アドレスを 変更した場合,関連して変更が必要な定義がありますか?

自ホストの電源を制御する場合 論理ホスト名を変更した場合 , JP1/AJS2 情報定義ファイルで定義している論理ホスト名を再設定し てください。

他ホストの電源を制御する場合

- エージェントホストまたはマネージャーホストのホスト名および IP アドレスを変更した場合,次のように対処してください。
- マネージャーホストのホスト名および IP アドレスを変更した場合 マネージャーホストでの設定 エージェントホストのアドレスが解決できるか, ping コマンドなどで確認してください。 エージェントホストでの設定

 リモート電源連携構成定義ファイルで設定されているマネージャーホスト名を再設定する。
 hosts ファイルなどに古いアドレスが設定されている場合,新しいアドレスで再登録する。 設定を変更したら,マネージャーホストのアドレスが解決できるか, ping コマンドなどで確認し てください。
 エージェントホストのホスト名および IP アドレスを変更した場合 マネージャーホストでの設定
- hosts ファイルなどに古いアドレスが設定されている場合,新しいアドレスで再登録する。
 設定を変更したら,エージェントホストのアドレスが解決できるか,ping コマンドなどで確認してください。

2. リモート電源連携グループ定義ファイルで設定されているエージェントホスト名を再設定する。 エージェントホストでの設定

マネージャーホストのアドレスが解決できるか, ping コマンドなどで確認してください。

Q9:マネージャーホストとエージェントホストの間にファイヤーウォールがある場合,エージェントホストの電源を操作するにはどうしたらよいですか?

- JP1/Power Monitor でエージェントホストの電源を操作したい場合 JP1/Power Monitor でエージェントホストの計画終了や強制終了をする場合、マネージャーホス トとエージェントホストの間で JP1/Base Event サービスがファイヤーウォールを透過して使用 できるように設定する必要があります。詳細については、マニュアル「JP1/Base」を参照してく ださい。しかし、これだけの設定では、電源オンや強制電源オフなどのように、エージェントホ ストに接続されている電源制御装置を直接制御してホストを起動・終了することはできません。 エージェントホストの電源オンや強制電源オフをする場合は、電源制御装置を制御するソフト ウェアがファイヤーウォールを透過して使用できるように設定する必要があります。詳細につい ては、ご使用のソフトウェアのマニュアルを参照するか、またはソフトウェアの製造元にお問い 合わせください。
 - JP1/AJS2のジョブネットの電源制御アクションジョブでエージェントホストの電源を操作したい場合

例えば,ローカル電源制御アクションジョブを使用してエージェントホストの電源を操作したい 場合,電源オフしたいエージェントホストを実行ホストとしたローカル電源制御アクションジョ ブをジョブネットに設定します。また,マネージャーホストおよびエージェントホスト両方の JP1/Base および JP1/AJS2 で,ファイヤーウォールを透過した通信ができるように設定する必要 があります。詳細については,マニュアル「JP1/Base」およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 2 設計・運用ガイド」を参照してください。さらに,エージェントホストの 計画終了や強制終了だけでなく,電源オンや強制電源オフしたい場合,エージェントホストの電 源制御装置を制御するソフトウェアがファイヤーウォールを透過して使用できるように設定する 必要があります。詳細については,ご使用のソフトウェアのマニュアルを参照するか,またはソ フトウェアの製造元にお問い合わせください。

Q10: JP1/AJS2 のジョブネットを利用して自ホストの電源をオフしたあとに計画的に 電源をオンするには,どうしたらよいですか?

JP1/AJS2のジョブネットで自ホストの電源を操作する場合,次回電源投入時刻を指定できません。 自動的に電源オンしたい場合は,自ホストのJP1/Power Monitorのスケジュールで次回電源投入時 刻をあらかじめ設定してください。

Q11: JP1/Cm2/NNM または HP OpenView NNM を使っていますが, JP1/Power Monitor の状態が変わっても, JP1/AOM シンボルのステータスが変わりません。どん な原因が考えられますか?

JP1/Cm2/NNM 06-50 以前,または HP OpenView NNM 6.1 を使用している環境から, JP1/Cm2/ NNM 06-51,または HP OpenView NNM 6.2 にバージョンアップした場合が考えられます。この場 合は, jaomovsup コマンドを実行し,再度セットアップしてからご使用ください。

Q12:クラスタシステムで運用していますが,実行系のホストで自ホストの終了ができません。

次の二つの条件を満たす場合, JP1/Power Monitor が終了できなくなります。

- 論理ホスト上の JP1/AJS2 の終了を待ってから, JP1/Power Monitor を終了するように設定して いる
- クラスタソフトが異常を検知した時,すぐに待機系へ系を切り替えず,実行系で JP1/AJS2 を再 起動するように設定している

これは, JP1/Power Monitor による JP1/AJS2 の終了を, クラスタソフトが JP1/AJS2 の異常と判断して, JP1/AJS2 を再起動させてしまうためです。JP1/AJS2 が再起動するため,ホストの終了条件が成立せず,ホストの電源がオンのままになります。

クラスタ運用しているホストで自ホストの電源のオン・オフをする場合,異常検出時には,実行系 ホストで JP1/AJS2 を再起動するのではなく,待機系に系を切り替えるようにクラスタソフトを設 定してください。

もしも,これらの条件によって自ホストの周流ができない場合には,以下の手順を実行してください。

- 1. 自ホスト上のクラスタを停止する
- 2. jaomchang -f now -by または jaomchang -f now -br

上記の手順で, JP1 のサービスの安全な停止シーケンスを実行してから,ホストの終了が実行で きます。

なお,上記2.を実行してもホストが終了しない場合には,以下の手順によりホストの終了を実行し てください。

- 1. 物理ホスト上の JP1/AJS2 を停止する
- 2. OS のシャットダウンを実行する

Q13:マネージャーホストとエージェントホストで,異なるバージョンの JP1/Power Monitor を混在させることは可能ですか?

可能です。例えば,マネージャーホストに JP1/Power Monitor 08-00 を使用し,エージェントホストに JP1/Power Monitor 07-00 を使用できます。また,その逆も可能です。JP1/Power Monitor 08-00 より前のバージョンの JP1/Power Monitor をインストール・セットアップする場合は,各 バージョンに対応した JP1/Power Monitor のマニュアルを参照してください。

Q14:他ホストのオフ・オンをしますが,複数のホスト名で1つの IP アドレスが求ま る環境で運用する場合,注意事項はありますか?

JP1/Power Monitor は,プライマリホストを自ホストと認識して通信します。プライマリホストで 登録されたホスト名で運用するように,JP1/Power Monitor をセットアップしてください。

付録

付録 A	性能と見積もり
付録 B	プロセス一覧
付録 C	JP1/Cm2 または HP OpenView との連携(UNIX ホスト限定)
付録 D	Windows 版と UNIX 版の機能差異
付録 E	各バージョンの変更点
付録 F	用語解説

-

付録 A 性能と見積もり

JP1/Power Monitor で使用するリソースおよび他ホストと連動する場合のネットワーク 性能について説明します。

付録 A.1 JP1/Power Monitor で使用するリソース

JP1/Power Monitor で使用するリソースについては, Windows の場合は Readme.txt を, UNIX の場合はソフトウェア添付資料を参照してください。

付録 A.2 操作できるエージェントホストの数

(1) Windows の場合

1 台のマネージャーホストで操作できるエージェントホストの数は,最大で1,024 台で す。しかし,エージェントホストが増えると操作に対する処理時間も増えます。そのた め,処理時間を考慮して,エージェントホストを最大100 台程度にすることをお勧めし ます。システム構成を検討する際には,下記に示す性能値を十分考慮してください。

100 台のエージェントホストの電源をオフにするには,約15分掛かります。ただし,この15分という数値は,電源オフ時にエージェントホストの終了を待たない場合の値です。エージェントホストの終了を待つ設定にした場合は,15分に加えて,各ホストを終 了するための時間が必要になります。すべてのエージェントホストを終了するのに掛かる時間は,次の式で求まります。

所要時間(秒)=(9+A) * エージェントホスト台数

注

A は,通常のネットワーク環境では,0です。相手ホストのアドレス解決に5秒以 上掛かるなど,マネージャーホスト - エージェントホスト間の TCP 通信に時間が掛 かる環境の場合は,「マネージャーホスト - エージェントホスト間の往復の TCP 通 信に掛かる時間」を代入します。

100 台のエージェントホストの電源をオンにするには,リモート電源連携コマンドの実行に5秒掛かるとした場合で,約20分掛かります。すべてのエージェントホストを起動 するのに掛かる時間は,次の式で求まります。

所要時間(秒)=(7+B) * エージェントホスト台数

注

B = リモート電源連携コマンド実行に掛かる時間,または電源制御装置との TCP 通信に掛かる時間

[マネージャー - リモート電源連携]ウィンドウに表示されている情報を最新の情報に更 新するのに掛かる時間は,次の式で求まります。 所要時間(秒)= 180+(登録ホスト数 * 2)

(2) UNIX の場合

1 台のマネージャーホストで操作できるエージェントホストの数は,最大で 1,024 台で す。しかし,エージェントホストが増えると操作に対する処理時間も増えます。そのた め,システム構成を検討する際には,下記に示す性能値を十分考慮してください。なお, 下記の性能値は,電源オフ時にエージェントホストの終了を待たない場合の値です。 エージェントホストの終了を待つ設定にした場合は,これに加えて,各ホストを終了す るための時間が必要になります。

すべてのエージェントホストを終了するのに掛かる時間は,次の式で求まります。

所要時間(秒)=(1+A) * エージェントホスト台数

注

Aは,通常のネットワーク環境では,0です。相手ホストのアドレス解決に5秒以 上掛かるなど,マネージャーホスト-エージェントホスト間のTCP通信に時間が掛 かる環境の場合は,「マネージャーホスト-エージェントホスト間の往復のTCP通 信に掛かる時間」を代入します。

すべてのエージェントホストを起動するのに掛かる時間は、次の式で求まります。

所要時間(秒)=(0.3+B) * エージェントホスト台数

注

B = リモート電源連携コマンド実行に掛かる時間,または電源制御装置との TCP 通信に掛かる時間

付録 A.3 ネットワーク性能

他ホストが終了するのを待って, 自ホストをシャットダウンする場合のネットワーク性 能について説明します。

他ホストと連動する場合のネットワーク性能は,10秒以内のレスポンスが必要です。それを超えた場合,自ホストは,連動しているホストが停止中であると判断します。ホスト間の速度については,pingコマンドで確認してください。他ホストの終了を監視する場合は,監視に掛かる時間を短縮するために,監視するホスト名およびIPアドレスをhostsファイルに登録しておくことをお勧めします。

付録 B プロセス一覧

JP1/Power Monitor のプロセスについて, Windows の場合と UNIX の場合とに分けて記載します。

プロセスの状態は,[タスクマネージャー]ウィンドウの[プロセス]タブで確認できます。

付録 B.1 プロセス一覧(Windows の場合)

Windows ホストで JP1/Power Monitor を実行する際のプロセス構成は,次のようにホストの運用方法によって異なります。

自ホストを起動・終了する場合

マネージャーホストの場合

エージェントホストの場合

それぞれのプロセス構成について説明します。

(1) 自ホストを起動・終了する場合のプロセス構成

自ホストを起動・終了する場合のプロセス構成を次に示します。



図 B-1 Windows ホストで自ホストを起動・終了する場合のプロセス構成

(2) マネージャーホストの場合のプロセス構成

マネージャーホストの場合のプロセス構成を次に示します。

図 B-2 マネージャーホストのプロセス構成



- (3) エージェントホストの場合のプロセス構成

エージェントホストの場合のプロセス構成を次に示します。



図 B-3 エージェントホストの場合のプロセス構成

(4) プロセス一覧

Windows 版 JP1/Power Monitor のプロセスの一覧を次の表に示します。なお,表中のプロセス名の後ろに記載されている値は,同時に起動できるプロセス数です。

プロセス名(プロセス数)	機能
powendar(1)	自ホストの電源制御を管理するプロセス
SRVCEMGR(論理ホスト数 +1)	他ホストの電源を制御する場合 , マネージャーホスト側で実行される プロセス
SRVCEAGT(1)	他ホストの電源を制御する場合,エージェントホスト側で実行される プロセス

表 B-1 Windows 版 JP1/Power Monitor のプロセス一覧

注

同時に起動できるプロセス数は 1 ですが, 瞬間的に実行中の powendar プロセス数 M^2 となる場合があります。

(5) JP1/Power Monitor のプロセスを JP1/Cm2/SSO で監視する場合の 注意事項

JP1/Power Monitor のプロセスを JP1/Cm2/SNMP System Observer のプロセス監視機 能を使用して監視する場合は,以下の情報を基に JP1/Cm2/SNMP System Observer の 監視条件を設定してください。

(a)物理ホスト

監視アプリケーション名: JP1/Power Monitor(Windows)

付加情報:JP1/PW(Windows): Physical host

種別:コマンドライン名

監視プロセス数:1~2

監視プロセス情報

プロセス名	しきい値		子プロセス数
	下限	上限	
powender	1	2	0
SRVCEAGT ¹	1	1	0
SRVCEMGR ²	1	1	0

注 1

JP1/Cm2/SNMP System Observer で監視するホストを,エージェントホストとし て運用しない(JP1/PW Agent Service サービスを起動しない)場合は監視不要で す。

注 2

JP1/Cm2/SNMP System Observer で監視するホストを,マネージャーホストとし て運用しない(JP1/PW Manager Service サービスを起動しない)場合は監視不要 です。

(b) 論理ホスト

監視アプリケーション名: JP1/Power Monitor(Windows)

付加情報:JP1/PW(Windows): Logical host

種別:コマンドライン名

監視プロセス数:1

監視プロセス情報

プロセス名	しきい値		子プロセス数
	下限	上限	
SRVCEMGR	1	1	0

注意事項

クラスタシステムで複数の論理ホストを運用している場合,JP1/Power Monitor の マネージャーサービス(論理ホスト対応 JP1/PW Manager Service サービス)を複 数の論理ホストで同時に起動しないでください。また,物理ホストの JP1/Power Monitor のマネージャーサービス(JP1/PW Manager Service サービス)を起動しな いでください。

1. 登録方法

クラスタシステムで運用している JP1/Power Monitor を監視する場合,登録方法は以下の手順で行います。

なお,次の設定によって JP1/Power Monitor 以外の障害によるフェールオーバーで系 切り替えが発生した場合に,JP1/Cm2/SNMP System Observer が [危険] と発報す るのを防止します。JP1/Power Monitor 自身の障害によるフェールオーバー時には, 系切り替えによって復旧した場合でも JP1/Cm2/SNMP System Observer が [危険] と発報します。

- クラスタシステムを構成する各物理ホストのホスト名を[監視サーバ名]として登録します。なお、[監視サーバ名]に論理ホスト名を指定することはできません。
- [監視サーバ名]の下に,論理ホストの監視アプリケーション名(JP1/Power Monitor(Windows))を登録します。
- ・ 監視アプリケーション名に JP1/Power Monitor の監視プロセスを登録します。
- 2. 運用

次の手順で行います。ssopsstart コマンド,および ssopsstop コマンドは JP1/ Cm2/SNMP System Observer で提供しているコマンドです。

- JP1/Power Monitor 以外のアプリケーションも監視する場合は、JP1/Power Monitor のアプリケーション監視モードを OFF 状態として、OS の起動時に JP1/ Cm2/SNMP System Observer を自動起動させます。
- JP1/Power Monitor だけ監視する場合は, OS の起動時に JP1/Cm2/SNMP System Observer を自動起動させないでください。
- クラスタソフトの設定で, JP1/Power Monitorの起動完了後に以下のコマンドを実行させて JP1/Cm2/SNMP System Observer を起動させます。
 ssopsstart -a アプリケーション名 -s 監視サーバ名
- クラスタソフトの異常検知時の設定で, JP1/Power Monitor を停止させる前に以下のコマンドを実行させて JP1/Cm2/SNMP System Observer を停止します。
 ssopsstop -a アプリケーション名 -s 監視サーバ名

登録方法・運用の詳細についてはマニュアル「JP1/Cm2/SNMP System Observer」を参

照してください。

付録 B.2 プロセス一覧(UNIX の場合)

(1) プロセス構成

UNIX ホストで JP1/Power Monitor を実行する際のプロセス構成を次に示します。





(2) プロセス一覧

UNIX版 JP1/Power Monitor のプロセスの一覧を次の表に示します。なお,表中のプロ セス名の後ろに記載されている値は,同時に起動できるプロセス数です。

表 B-2 UNIX 版 JP1/Power Monitor のプロセス一覧

プロセス名(プロセス数)	機能
jaomschd(1) ¹	JP1/Power Monitor デーモン(スケジュール運転デーモン)のプロセ ス。 JP1/Power Monitor で設定されたスケジュールに従って自ホストの電 源を運用する。

プロセス名(プロセス数)	機能
jaomrpwd(論理ホスト数 +1) 2	JP1/Power Monitor デーモン(リモート電源連携デーモン)のプロセ ス。 他ホストの電源を運用する。リモート電源連携構成定義ファイルで, 「active」を「n」に設定した場合,存在しない。
jaomovsd(9999) ³	JP1/Cm2(HP OpenView)連携デーモンのプロセス。 jaomovsd コマンドを実行した場合にだけ存在する。

注 1

同時に起動できるプロセス数は1ですが,瞬間的に実行中の jaomschd プロセス数 が2となる場合があります。

注 2

同時に起動できるプロセス数は論理ホスト数 + 1 ですが, 瞬間的に実行中の jaomrpwd プロセス数が(運用中の論理ホスト数 *2)+2 となる場合があります。

注 3

実行した数だけプロセスが生成されます。

(3) JP1/Power Monitor のプロセスを JP1/Cm2/SNMP System Observer で監視する場合の注意事項

JP1/Power Monitor のプロセスを JP1/Cm2/SNMP System Observer のプロセス監視機 能を使用して監視する場合は,次の情報を基に JP1/Cm2/SNMP System Observer の監 視条件を設定してください。

(a) 物理ホスト

監視アプリケーション名: JP1/Power Monitor(UNIX)

付加情報:JP1/PW(UNIX): Physical host

種別:実行ファイル名

監視プロセス数:1~2

監視プロセス情報

プロセス名	しきい値		子プロセス数
	下限	上限	
jaomschd	1	2	0
jaomrpwd ¹	1	2	0
jaomovsd ²	1	9999	0

注 1

リモート電源連携構成定義ファイルで、「active」を「n」に設定した場合は監視不 要です。

注 2

JP1/Cm2 または HP OpenView でホストの電源の運用状態を報告する運用を行わな い場合は監視不要です。

(b) 論理ホスト

監視アプリケーション名: JP1/Power Monitor(UNIX)

付加情報:JP1/PW(UNIX):Logical host

種別:コマンドライン名

監視プロセス数:1

監視プロセス情報

プロセス名	しきい値		子プロセス数
	下限	上限	
HITACHI JP1/PW jaomrpwd 論 理ホスト名	1	2	0

1. 登録方法

クラスタシステムで運用している JP1/Power Monitor を監視する場合,登録方法は次の手順で行います。

なお,次の設定によって JP1/Power Monitor 以外の障害によるフェールオーバーで系 切り替えが発生した場合に,JP1/Cm2/SNMP System Observer が [危険] と発報す るのを防止します。JP1/Power Monitor 自身の障害によるフェールオーバー時には, 系切り替えによって復旧した場合でも JP1/Cm2/SNMP System Observer が [危険] と発報します。

- クラスタシステムを構成する各物理ホストのホスト名を[監視サーバ名]として登録します。なお、[監視サーバ名]に論理ホスト名を指定することはできません。
- [監視サーバ名]の下に,論理ホストの監視アプリケーション名 (JP1/Power Monitor(UNIX)) を登録します。
- 監視アプリケーション名に JP1/Power Monitor の監視プロセスを登録します。
- 2. 運用

次の手順で行います。ssopsstart コマンド,および ssopsstop コマンドは JP1/ Cm2/SNMP System Observer で提供しているコマンドです。

 JP1/Power Monitor 以外のアプリケーションも監視する場合は、JP1/Power Monitor のアプリケーション監視モードを OFF 状態として、OS の起動時に JP1/ Cm2/SNMP System Observer を自動起動させます。

- JP1/Power Monitor だけ監視する場合は, OS の起動時に JP1/Cm2/SNMP System Observer を自動起動させないでください。
- クラスタソフトの設定で, JP1/Power Monitorの起動完了後に次のコマンドを実行 させて JP1/Cm2/SNMP System Observer を起動させます。 ssopsstart -a アプリケーション名 -s 監視サーバ名
- クラスタソフトの異常検知時の設定で, JP1/Power Monitor を停止させる前に次の コマンドを実行させて JP1/Cm2/SNMP System Observer を停止します。 ssopsstop -a アプリケーション名 -s 監視サーバ名 登録方法・運用の詳細についてはマニュアル「JP1/Cm2/SNMP System Observer」 を参照してください。

付録 C JP1/Cm2 または HP OpenView との連携 (UNIX ホスト限定)

JP1/Cm2 または HP OpenView と連携してホストの電源の運用状態を表示できます。 JP1/Power Monitor のスケジュール情報や,ホストの電源の運用状態を JP1/Cm2/NNM または HP OpenView NNM のノードサブマップに表示できます。

JP1/Power Monitor から JP1/Cm2 または HP OpenView へ,状態を通知する場合の処理の流れを次の図に示します。

図 C-1 JP1/Cm2 または HP OpenView と連携する場合の処理の流れ



付録 C.1 JP1/Cm2 または HP OpenView と連携する場合の セットアップ

JP1/Cm2 または HP OpenView と連携する場合のセットアップ方法について説明します。

(1)前提となるソフトウェア

JP1/Cm2 または HP OpenView と連携するためには,次のソフトウェアが必要です。

 JP1/Cm2 または HP OpenView のマネージャー側: JP1/Cm2/NNM,または HP OpenView NNM • JP1/Cm2 または HP OpenView のエージェント側:

JP1/Cm2/Extensible SNMP Agent , $\verb+true+$ the OpenView Extensible SNMP Agent

(2) JP1/Cm2 または HP OpenView のマネージャー側のセットアップ

JP1/Power Monitor および JP1/Cm2 または HP OpenView をホストにインストールした あと,最初に jaomovsup コマンドを実行します。このコマンドの実行によって,JP1/ Cm2 または HP OpenView と連携するために必要なファイルが,JP1/Cm2/NNM または HP OpenView NNM の環境にコピーされます。jaomovsup コマンドの使用方法につい ては,「15. コマンド」の「jaomovsup(UNIX 限定)」を参照してください。

また,エージェント側の JP1/Power Monitor の状態表示,スケジュール表示をマネー ジャー側でする場合は,次に示す作業をしておく必要があります。

- 1. ovw コマンドを実行するユーザーのホームディレクトリに, .aomrc ファイルを作成する。
- .aomrc ファイルに次の形式でエージェントのホスト名とユーザー名を,1行に1組ず つ記述する。 ホスト名 1ユーザー名

ユーザー名には,エージェントのリモートシェルの認証があるユーザー名を指定します。なお,マネージャーで ovw コマンドを実行するユーザーと同じユーザー名の場合は,この記述は不要です。

(3) JP1/Cm2 または HP OpenView のエージェント側のセットアップ

JP1/Cm2 または HP OpenView のエージェント側で, jaomovsd コマンドが起動される ようにします。ホスト起動時に jaomovsd コマンドを自動起動にする場合,自動起動用 シェルスクリプトファイル「/usr/lib/jp1_aom/startup」に次に示す記述を追加し てください。

```
if test -x /usr/bin/jp1_aom/OV/jaomovsd
then
   trap "" 1 2 3
   /usr/bin/jp1_aom/OV/jaomovsd &
fi
```

また,マネージャー側から JP1/Power Monitor の状態表示,スケジュール表示をする場 合は,次に示す作業をしておく必要があります。

- マネージャーで ovw コマンドを使用するユーザーのホームディレクトリの .aomrc ファイルで自ホストのホスト名とともに指定されているユーザーのホームディレクト リに , .rhosts ファイルを作成する。
- .rhosts ファイルに,次の形式でマネージャーのホスト名とユーザー名を,1行に1組 ずつ記述する。

ホスト名 ₁ユーザー名

ユーザー名には,マネージャーでovwコマンドを実行するユーザー名を指定します。

付録 C.2 JP1/Cm2 または HP OpenView と連携する場合の 操作

JP1/Cm2 または HP OpenView と連携する場合の操作について説明します。

JP1/Cm2の詳細については,マニュアル「統合ネットワーク管理システム ネットワーク ノードマネージャ ネットワーク管理ガイド」を参照してください。HP OpenViewの詳 細については,製品のマニュアルを参照してください。

(1) JP1/Cm2/NNM または HP OpenView NNM の IP Map の表示

JP1/Cm2/NNM または HP OpenView NNM の ovw コマンドを実行し, IP Map を表示 します。ovw コマンドの実行方法については,マニュアル「統合ネットワーク管理シス テム ネットワークノードマネージャ ネットワーク管理ガイド」を参照してください。

(2)JP1/Cm2/NNM または HP OpenView NNM のノードサブマップの表 示

JP1/Cm2/NNM または HP OpenView NNM の IP Map で,状態を表示したいホストの シンボルをダブルクリックすると,ノードサブマップが表示されます。ノードサブマッ プに表示されるシンボルについて次の図に示します。

図 C-2 ノードサブマップに表示されるシンボルの形式

・・・シンボル

JP1AOM ・・・ラベル名

シンボルは, JP1/Power Monitor の状態を表します。JP1/Power Monitor の状態は, jaomovsd コマンドによって通知されます。ステータスは, JP1/Power Monitor の状態 が変わるたびに更新されます。ステータスと JP1/Power Monitor の状態の関係を次の表 に示します。

表 C-1	ステータスと	.IP1/Power	Monitor	の状能の関係
12 0-1		JI I/I UWEI	WOINTO	のれ恐の病所

ステータス	色	JP1/Power Monitor の状態	
正常域	緑	正常に動作中	
警戒域	黄	JP1/Power Monitor の一部機能停止 スケジュール運転の停止 機能の停止	

ステータス	色	JP1/Power Monitor の状態		
危険域	赤	JP1/Power Monitor の停止		
認識不能	青	状態不明		

(3) JP1/Cm2 または HP OpenView と連携する場合のメニュー

JP1/Cm2 または HP OpenView と連携する場合のメニューは, IP Map またはノードサ ブマップのメニューから[管理] - [JP1/AOM の管理]を選択すると表示されます。 JP1/Cm2 または HP OpenView と連携する場合の管理メニューと機能を次の表に示しま す。次の表では,[管理]より下のメニューを示します。

このメニューは,マネージャーで jaomovsup コマンドによって環境設定をした場合に だけ表示されます。

表 C-2 JP1/Cm2 または HP OpenView 連携の管理メニューと機能

メニュー	メニューコマンド		機能
JP1/AOM の 管理	の 状態表示		IP Map で選択したホストの運転情報を表示する。
	スケジュール		IP Map で選択したホストの運転スケジュール情報 を表示する。
	シンボルの 作成 シンボルの 初期化	指定ホストに	シンボルが自動作成されないオブジェクトにシンボ ルを作成する。
		すべてのホス トに	SNMP トラップによって作成された JP1/Power Monitor の管理オブジェクトに対するすべての IPMap 上に, "JP1AOM" シンボルを新規作成する。
		認識不能	ノードサブマップ上で選択した JP1/Power Monitor のシンボルを認識不能の状態にする。
		正常	ノードサブマップ上で選択した JP1/Power Monitor のシンボルを正常の状態にする。

(4)シンボルの作成(指定ホストの場合)

通常,シンボルは,JP1/Cm2 または HP OpenView の ovw コマンド実行時に自動的に作 成されます。ただし,JP1/Cm2 または HP OpenView のエージェント上の JP1/Power Monitor が JP1/Cm2 または HP OpenView 連携機能をサポートしていない場合や,エー ジェントから SNMP トラップが送信されない場合は,"JP1AOM" シンボルは,自動作成 されません。このような場合に,指定したホストにシンボルを作成する手順を次に示し ます。

1. IP Map で,シンボルを作成するホストのオブジェクトを選択する。

- 2. メニューバーの [管理] [JP1/AOM の管理]を選択する。
- 3. オプションメニューの[シンボルの作成]-[指定ホストに]を選択する。

選択したホストのノードサブマップを開くと、シンボルが作成されています。

(5)シンボルの作成(すべてのホストの場合)

JP1/Cm2 または HP OpenView の ovw コマンド実行後に追加されたホストがあった場合 などに, SNMP トラップによって作成された JP1/Power Monitor の管理オブジェクトに 対するすべてのノードサブマップ上に, "JP1AOM" シンボルを作成します。作成する手 順を次に示します。

- 1. メニューバーの [管理] [JP1/AOM の管理]を選択する。
- オプションメニューの[シンボルの作成] [すべてのホストに]を選択する。 SNMP トラップによって作成された JP1/Power Monitor の管理オブジェクトに対す るすべてのノードサブマップ上にシンボルが作成されます。

(6)シンボルの初期化

JP1/Cm2/NNM または HP OpenView NNM のノードサブマップ上のシンボルの色を初 期化します。初期化する手順を次に示します。

- 1. 初期化したいシンボルを選択する。
- 2. メニューバーの [管理] [JP1/AOM の管理] を選択する。
- オプションメニューの[シンボルの初期化]から,[認識不能]または[正常]を選 択する。
 [認識不能]を選択すると,ステータスが認識不能になります。
 [正常]を選択すると,ステータスが正常になります。

(7) ステータス・イベントブラウザーを使った監視

ステータス・イベントブラウザーに表示されるメッセージの見方について説明します。 JP1/Cm2/NNM または HP OpenView NNM が, JP1/Power Monitor からイベントを受け取ると,ステータス・イベントブラウザーにメッセージが表示されます。ステータス・ イベントプラウザーの重要度欄には,受け取ったイベントの重要度が表示されます。イ ベントが正常の場合,重要度欄には正常域と表示されます。イベントが正常以外の場合, 重要度欄には注意域と表示されます。

受け取ったイベントの詳細は, JP1/Cm2/NNM または HP OpenView NNM の [イベント設定 / イベントの変更] ダイアログボックスで確認できます。イベントの設定内容は,変更しないでください。

JP1/Power Monitor がステータス・イベントブラウザーに表示するメッセージは次のとおりです。

"オブジェクト名"の状態が"ステータス"になりました("挿入語句")

オブジェクト名

ホスト名: JP1AOM • ステータス 表 C-1 で示したステータスのうちのどれか。

• 挿入語句

JP1/Power Monitor の状態が変更になった場合,その情報の詳細が表示されます。表示されるメッセージを次の表に示します。

表 C-3 JP1/Power Monitor の状態を示すメッセージ

ステータス	メッセージ
正常域	JP1/AOM started
警戒域	Scheduled Operation inactive
	Districted operation inactive
危険域	JP1/AOM terminate

(8) オブジェクトの定義

JP1/Power Monitor の JP1/Cm2 または HP OpenView 連携機能で使用されるオブジェクトの形式を示します。

(a) 選択名

JP1/Cm2 または HP OpenView と連携する場合に使用されるオブジェクトの選択名は, 次の形式になります。

ホスト名:ラベル名

- ホスト名
 - エージェントのホスト名
- ラベル名
 AOM

(b) 追加フィールド

JP1/Power Monitor の追加フィールドを次の表に示します。

フィールド名	タイプ	フラグ	内容
isJP1AOM	boolean	capability	JP1/Power Monitor の管理オブジェクトを表す。 0 JP1/Power Monitor の管理オブジェクトでない 1 JP1/Power Monitor の管理オブジェクトである
jp1aomStatus	Enumeratio n	capability	JP1/Power Monitor が作成したシンボルに対応する 動作状態を表す。 • Normal:正常動作中 • Minor:一部機能停止 • Critical:停止中 • Unknown:認識不能
jp1aomSymbolty pe	Enumeratio n	capability	JP1/Power Monitor が作成するシンボルのタイプを 表す。 "software : Process"

表 C-4 JP1/Power Monitor の追加フィールド

(9) SNMP トラップ

JP1/Cm2 または HP OpenView に通知する SNMP トラップを次の表に示します。

企業 ID	.1.3.6.1.4.1.116.7.17.6				
標準トラップ番号	6				
拡張トラップ番号	1,2 1 重要度が正常域のトラップ 2 重要度が注意域のトラップ				
オブジェクト ID	企業 ID.1.1.0	企業 ID.1.2.0	企業 ID.1.3.0	企業 ID.1.4.0	
値のシンタックス	OctetString	OctetString	OctetString	OctetString	
値	シンボルのラベ ル名	シンボル・タイ プ	シンボルのステータス (次のステータスのどれ かが設定される) Normal:正常域 Warning:注意域 Minor:警戒域 Major:重要警戒域 Restricted:制限動作中 Critical:危険域 Unknown:認識不能 Testing:テスト中 Disabled:使用不可	ステータス・ イベントブラ ウザーに出力 するメッセー ジの詳細情報	

表 C-5 SNMP トラップ

(10) SNMP トラップに任意の送信元 IP アドレスを設定する

NNM 連携機能を使用する場合,送信する SNMP トラップの送信元 IP アドレスをユー ザーが任意に設定できます。ただし任意に IP アドレスを設定した場合,そのトラップの 送信元は,設定した IP アドレスに固定されます。ホストの IP アドレスを変更した場合 や JP1/Power Monitor をバージョンアップして下記の jaomovtrap コマンドのモ ジュールが置き換わった場合には,送信元アドレスの設定に注意してください。

送信元アドレスに任意の IP アドレスを指定する方法を下記に示します。

- /usr/bin/jp1_aom/OV/jaomovtrap コマンド (スクリプトファイル)をエディターなど で開きます。 ファイルは,下記のような内容になっています。 #! /bin/sh # All Rights Reserved, Copyright (C) 2000, Hitachi,Ltd. MADDRS= OID=".1.3.6.1.4.1.116.7.17.6" AADDR=""
- 2.5行目の「AADDR=""」を,「AADDR="任意のIPアドレス"」と修正する。

(11) SNMP トラップの認証用コミュニティ名を変更する

NNM 連携機能を使用する場合,送信される SNMP トラップの認証用コミュニティ名は "public"を使用します。このコミュニティ名は,次の方法で設定が変更できます。セキュ リティ監査などに対応する場合,この設定を使用してください。

(a) 状態通知時の snmptrap 発行時 (SNMP エージェント側での設定)

テキストエディタで /usr/bin/jp1_aom/OV/jaomovtrap コマンドのスクリプトファ イルを編集します。

/usr/bin/jp1_aom/0V/jaomovtrap コマンドのバックアップファイルを作成する。

jaomovtrap コマンドを編集する場合には,編集前に必ずバックアップを行う必要があります。

cp -p /usr/bin/jpl_aom/OV/jaomovtrap /usr/bin/jpl_aom/OV/ jaomovtrap_bkup

2. jaomovtrap コマンドから snmptrap コマンドを発行している次の行を探します。

 snmptrap コマンドに、「-c コミュニティ名」のオプションを追加します。必ず、 snmptrap と "\$MADDR"の間に指定してください。 /opt/OV/bin/snmptrap -c "コミュニティ名" "\$MADDR" ¥ "\$01D" "\$AADDR" "\$TRAPNO" "\$EXTRAPNO" "\$TIMESTMP" ¥

4. 修正した jaomovtrap コマンドを保存します。

注意事項

JP1/Power Monitor のパッチを適用する場合

1. パッチ適用前に,操作3で編集した jaomovtrap コマンドを一時的に退避します。

mv /usr/bin/jp1_aom/OV/jaomovtrap /usr/bin/jp1_aom/OV/
jaomovtrap_com

2.1 で作成したバックアップファイルを元に戻します。

mv /usr/bin/jpl_aom/OV/jaomovtrap_bkup /usr/bin/jpl_aom/OV/ jaomovtrap

- 3. JP1/Power Monitor のパッチを適用します。
- 4. jaomovtrap コマンドのバックアップファイルを作成します。

cp -p /usr/bin/jpl_aom/OV/jaomovtrap /usr/bin/jpl_aom/OV/ jaomovtrap_bkup

5.1 で退避していた jaomovtrap コマンドを戻します。

mv /usr/bin/jp1_aom/OV/jaomovtrap_com /usr/bin/jp1_aom/OV/ jaomovtrap

JP1/Power Monitor パッチ適用後は, jaomovtrap コマンドのバックアップファイルを 必ず作成してください。編集した jaomovtrap コマンドを配置したままでは, JP1/ Power Monitor のパッチ適用に失敗します。

JP1/Power Monitor を上書インストールする場合

- インストール前に,操作3で編集した jaomovtrap コマンドを一時的に退避します。
 # mv /usr/bin/jp1_aom/OV/jaomovtrap /usr/bin/jp1_aom/OV/ jaomovtrap_com
- 2. JP1/Power Monitor のインストールをします。
- 3. jaomovtrap コマンドのバックアップファイルを作成します。

cp -p /usr/bin/jpl_aom/OV/jaomovtrap /usr/bin/jpl_aom/OV/ jaomovtrap_bkup

4. 1 で退避していた jaomovtrap コマンドを戻します。
 # mv /usr/bin/jp1_aom/OV/jaomovtrap_com /usr/bin/jp1_aom/OV/jaomovtrap

JP1/Power Monitor のインストール時に jaomovtrap コマンドは上書かれます。

なお, JP1/Power Monitor インストール後は jaomovtrap コマンドのバックアップファ イルを必ず作成してください。

(b) NNM 側でシンボル色を変更する際に発行する snmptrap 発行時 (NNM 側での設定)

テキストエディタで /usr/bin/jp1_aom/OV 下の jaomovset , jaomovset2 コマンドの スクリプトファイルを編集します。なお , これらのコマンドは NNM 連携の環境設定コ

マンド jaomovsup を実行した場合に作成されます。

1. コマンドを発行している次の行を探します。

snmptrap `hostname` ¥
 .1.3.6.1.4.1.11.2.17.1 \$IPHOST 6 58916871 "" ¥
 .1.3.6.1.4.1.11.2.17.2.1.0 Integer 14 ¥

2. snmptrap コマンドに,「-c コミュニティ名」のオプションを追加します。必ず, snmptrap と `hostname` の間に指定してください。

snmptrap -c ^{"コミュニティ名"} hostname` ¥ .1.3.6.1.4.1.11.2.17.1 \$IPHOST 6 58916871 ^{""} ¥ .1.3.6.1.4.1.11.2.17.2.1.0 Integer 14 ¥

3. 修正ファイルをセーブします。

注意事項

/usr/bin/jp1_aom/OV 下の jaomovset, jaomovset2 コマンドは NNM 連携の環境 設定コマンド jaomovsup を実行した場合,コマンドが置き換えられます。 jaomovsup コマンドを実行した場合は,上記の設定を再度行ってください。

付録 D Windows 版と UNIX 版の機能差異

Windows 版 JP1/Power Monitor と UNIX 版 JP1/Power Monitor の機能差異について次の表に示します。

機能	Windows 版	UNIX 版	
ホストの終了方法	-	監視終了	
	計画終了	制限終了	
	強制終了	強制終了	
	強制電源オフ	強制電源オフ	
	強制再起動	強制再起動	
自ホストの電源を制御するス ケジュール設定	 GUIで設定する 運転スケジュール定義ファイ ルをエディターで編集する 2 	 運転スケジュール定義ファイルを エディターで編集する 	
他ホストの電源を制御する環 境設定	GUI で設定する	定義ファイルをエディターで編集す る	
スケジュールの有効範囲	1年間	 月単位で設定した場合 1年間 年単位で設定した場合 2036年6月30日 	
シャットダウン後の処理	電源オフ	電源オフ	
	再起動	再起動	
	シャットダウンのまま	シャットダウンのまま	
	-	シングルユーザーモード 1	
自ホスト計画終了時のプリン 夕監視	Windows のプリンタキューに キューイングされているジョブ の出力を待つ	JP1/NQSEXEC のデバイスキュー にキューイングされているジョブの 出力を待つ	

表 D-1 Windows 版と UNIX 版の機能差異

注 1

ホストの OS が Solaris の場合は,シングルユーザーモードに切り替えられません。

注 2

運転スケジュール定義ファイルをインポートして,GUIのカレンダーにスケジュー ルを設定します。 また,GUIのカレンダーを運転スケジュール定義ファイルにエクスポートします。

付録 E 各バージョンの変更点

各バージョンでの変更点を示します。

付録 E.1 07-00 から 07-50 での変更点

JP1/Power Monitor の運転スケジュール定義ファイルのインポート機能・エクスポート機能を追加しました。

Server Conductor および JP1/Server Conductor との動作連携に対応しました。

APC 社製無停電電源装置との動作連携時に設定できるスリープ最大可能時間を,最大 336 時間未満にしました。

付録 E.2 07-50 から 08-00 での変更点

複数の LAN に接続された環境での運用に対応しました。

FQDN 形式のイベントサーバ名を使用した運用に対応しました。

JP1/Power Monitor の適応 OS をサポートしていない電源制御装置の記載を削除しました。

APC 社製モデムとの連携機能をサポート対象から外しました。

aom コマンド機能をサポート対象から外しました。

論理ホスト名に指定できる文字数を,最大196バイトにしました。(Windows)

論理ホスト名に指定できる文字数を,最大255バイトにしました。(UNIX)

付録 F 用語解説

(英字)

HP OpenView

ネットワークの構成,性能,および障害を管理するための統合ネットワーク管理プログラムの総称 です。

ICMP

Internet Control Massege Protocol の略で,ネットワーク管理におけるエラー通知や通信状態を診断するための上位プロトコルです。

JP1/AJS2

JP1/AJS2は,業務を自動的に運用するためのプログラムです。処理を順序付けて定期的に実行したり,特定の事象が発生したときに処理を開始したりできます。

JP1/AJS2 情報定義ファイル

クラスタシステムを利用している JP1/AJS2 と連携する場合に,論理ホスト名を設定するファイルです。

JP1/AOM

ホストの運用を自動化する機能を提供するプログラムです。

JP1/Base

イベントサービス機能を提供するプログラムです。サービスの起動順序を制御したり, JP1 イベントを送受信したりできます。また, JP1/Base は, JP1/IM - Console, JP1/AJS2, および JP1/ Power Monitor の前提プログラムです。

JP1/Base Control Service サービス

JP1/Base のサービスの一つです。

JP1/Base Event サービス

JP1/Base のサービスの一つです。

JP1/Cm2

ネットワークの構成,性能,および障害を管理するための統合ネットワーク管理プログラムの総称 です。

JP1/NPS

ネットワーク環境でプリンタを効率良く運用する機能を提供するプログラムです。

JP1/NQSEXEC

バッチジョブ運用の基本的な機能を提供するプログラムです。ネットワーク内の負荷の低いマシン にバッチジョブを転送して実行させることもできます。 JP1/Power Monitor デーモン

UNIX 版 JP1/Power Monitor のデーモンの総称です。自ホストを起動・終了する場合に起動する 「スケジュール運転デーモン」と,他ホストを起動・終了する場合に起動する「リモート電源連携 デーモン」があります。

JP1/PW Agent Service サービス

JP1/Power Monitor のサービスの一つです。

JP1/PW Manager Service サービス

JP1/Power Monitor のサービスの一つです。

JP1 イベント

システム内で何らかの事象が発生した際に、その事象に関して JP1/Base に通知される情報です。

SNMP

Simple Network Management Protocol の略で, インターネット環境でのネットワーク管理プロトコルです。

UPS

「無停電電源装置」を参照してください。

(ア行)

イベントサーバ

JP1/Base が提供するイベント登録とイベント取得機能を実現するためのサーバプログラムです。

インポート

運転スケジュール定義ファイルを, Windows ホストの JP1/Power Monitor に設定する機能です。

運休日

ホストを起動・終了するスケジュールが設定できない日のことです。運休日に設定すると,その日 に設定したスケジュールは,無効になります。

運転スケジュール定義ファイル

ホストを起動・終了するスケジュールを設定するファイルです。ホストを起動・終了するスケ ジュールは,パラメーターとしてこのファイルに定義します。

エージェントホスト

他ホストを自動的に起動・終了する場合,ホストの起動・終了を制御されるホストのことです。

エクスポート

Windows ホストのスケジュール情報を,運転スケジュール定義ファイルとしてファイルに出力する機能です。

(カ行)

監視終了

ジョブの終了などを終了条件として指定し,すべての終了条件が成立した場合にホストをシャット ダウンする方法です。

機能制限コマンド

自動運転ユーザーコマンドの一つです。監視終了の終了条件の成立時,または制限終了開始時刻に, JP1/Power Monitor から呼び出されて実行されるコマンドです。

強制再起動

ホストの OS の状態にかかわらず直接電源制御装置に働きかけて,強制的にエージェントホストを 再起動することです。エージェントホストがハングアップした場合や,エージェントホストの状態 が不明な場合に実行します。

強制終了

強制終了とは,実行中のジョブの処理を中断してホストをシャットダウンする方法です。

強制電源オフ

ホストの OS の状態にかかわらず直接電源制御装置に働きかけて,強制的にエージェントホストの 電源をオフすることです。エージェントホストがハングアップした場合や,エージェントホストの 状態が不明な場合に実行します。

クラスタシステム

業務実行中の障害によって業務が中断しないように,複数のサーバシステムを準備しておき,業務 を実行中のシステム(実行系)で障害が発生したときに待機中のシステム(待機系)に業務を切り 替えられるようにしたシステムです。可用性の向上を目的とします。実行系から待機系へ業務を切 り替えるので,「系切り替えシステム」とも呼ばれます。

なお,クラスタシステムという用語には,並列処理による負荷分散機能の意味が含まれることがあ りますが,このマニュアルで「クラスタシステム」という場合は,系を切り替えて運用する機能だ けを指します。

グループ化

マネージャーホストの起動・終了と連動して,複数のエージェントホストを一括して起動・終了す るために,グループに登録することです。

計画終了

ジョブの終了などを終了条件として指定し,すべての終了条件が成立した場合にホストをシャット ダウンする方法です。

系切り替えシステム

クラスタシステムを参照してください。

構成定義ファイル

JP1/Power Monitor の運用に必要な情報を定義したファイルです。JP1/Power Monitor の運用に必要な情報は,パラメーターとしてこのファイルに定義します。

(サ行)

システムの自動開始

「自動システム開始」を参照してください。

システムの自動終了

「自動システム終了」を参照してください。

自動運転開始時コマンド

自動運転ユーザーコマンドの一つです。自動運転の開始時(jaomstart コマンド実行時)に, JP1/ Power Monitor から呼び出されて実行されるコマンドです。

自動運転ユーザーコマンド

ホストの起動時やホストの終了前などに,ユーザー独自の処理をしたい場合,作成するコマンドです。

自動システム開始

運転スケジュールの次回電源投入時刻をハード機構に予約する機能です。ハード機構による電源投入とカーネルの自動 IPL が実行されます。

自動システム終了

運転スケジュールの終了日時(監視終了,制限終了,強制終了)に到達したとき,システム終了処 理をして,電源の切断をする機能です。

自動システム終了前コマンド

自動運転ユーザーコマンドの一つです。ホスト終了時(監視終了,制限終了,強制終了のどれかの 終了時)に JP1/Power Monitor から呼び出されて実行されるコマンドです。

終了条件監視コマンド

自動運転ユーザーコマンドの一つです。監視終了時と制限終了時に JP1/Power Monitor から呼び出 されて実行されるコマンドです。

ジョブ

コマンド,シェルスクリプト,Windows 実行ファイルなどの集まりです。

ジョブネット

実行順序を関連づけたジョブの集まりです。ジョブネットを実行すると,ジョブネット中のジョブ が実行順序に従って自動的に実行されます。

制限終了

ジョプの終了などを終了条件として指定し,新たに実行するジョブを抑止してから,すべての終了 条件が成立した場合にホストをシャットダウンする方法です。

(タ行)

デバイスキュー

プリントジョブをデバイスキューにスプーリングし,プリンタに出力するためのキューです。

電源制御装置

無停電電源装置(UPS), 無停電電源装置を制御するソフトウェア, および電源オン・オフできる機 能を持ったホストを含めた総称です。

電源投入時刻到達時コマンド

自動運転ユーザーコマンドの一つです。スケジュールによるホストの運用時に,電源投入時刻に到 達したときに JP1/Power Monitor から呼び出されて実行されるコマンドです。

(八行)

パッケージング

JP1/NETM/DM で,パッケージャーを使用して,パッケージを作成することです。パッケージとは,リモートインストールをするソフトウェアの単位です。

バッチキュー

バッチジョブをキューイングし,実行するためのキューです。

バッチジョブ

バッチキューにキューイングされるジョブのことです。

ホスト名

TCP/IP を使用した場合にホストを識別するための名称です。UNIX の場合, /etc/hosts に定義します。

(マ行)

マネージャーホスト

他ホストを自動的に起動・終了する場合,ホストの起動・終了を制御するホストのことです。

無停電電源装置

停電が発生したときに,ホストに電力を供給するための装置です。UPS ともいいます。

(ラ行)

リモート電源連携エージェント定義ファイル

エージェントホストを制御するために,マネージャーホストで設定するファイルです。必要な情報は,パラメーターとしてこのファイルに定義します。

リモート電源連携機能

他ホストの電源制御や運転状態の収集をする機能です。制御する側のホストをマネージャーホスト, 制御される側のホストをエージェントホストと呼びます。

リモート電源連携グループ定義ファイル

エージェントホストをグループ化して起動・終了したい場合にマネージャーホストで設定するファ
イルです。必要な情報は,パラメーターとしてこのファイルに定義します。

リモート電源連携構成定義ファイル

他ホストを起動・終了する場合に,マネージャーホストとエージェントホストで必要な情報を定義 するファイルです。必要な情報は,パラメーターとしてこのファイルに定義します。

索引

記号

/usr/lib/jp1/jp1_aom/rpw/grp_def 321
/usr/lib/jp1_aom/aomhost_def 321
/usr/lib/jp1_aom/conf 321
/usr/lib/jp1_aom/log/startup 323,644
/usr/lib/jp1_aom/rpw/agt_def 321
/usr/lib/jp1_aom/rpw/no_stop 320
/usr/lib/jp1_aom/rpw/rpw_conf 321
/usr/lib/jp1_aom/startup 321

数字

07-50 での変更点 687 08-00 での変更点 687 7030Utility 119,154

A

active 342 address 345 Advantage シリーズ 64,119,154 agtdb 341 agtdef 341 AIX の場合のアンインストール手順 176 AIX の場合のインストール手順 122 ajs_host_name 331 alt_shutdown コマンド 139 aom start rc 325 aompwcon 360 aomschbk 362 aomschrs 364 apc_start_reset 129 APC 社製の SNMP アダプターと Smart-UPS, または SNMP アダプターと Symmetra をホストに接続する場合の設定 (UNIX) 158 APC 電源制御サンプルスクリプト 322 APC 連携ログファイル 323,644

В

Biros-Mini FNX シリーズ 64,81,119

С

channel 346 control 344 ctrl_cmd 345

D

delay 346

F

 FAQ 633,658

G

group 349

Н

H-07 シリーズ 64,80,119,153 H-55 シリーズ 64,80,119,153 H9000Vシリーズ 119 H9000 シリーズ 119 H9000シリーズ, H9000Vシリーズ, およ び HP9000 シリーズに対応している電源制御 装置の設定 126 HC シリーズ 119,153 Hitachi PP Installer の使い方 178 HP-UX 純正 UPS 連携ログファイル 324,644 HP-UX の場合のアンインストール手順 175 HP-UX の場合のインストール手順 122 HP9000 シリーズ 119 HP OpenView 26,688 HP OpenView NNM 676 HP OpenView と連携 676 HP OpenView と連携する場合のセットアッ プ 676

HP OpenView と連携する場合の操作 678

L

IBM-SP2 または SR4300 の場合のアンイン ストール手順 176 IBM-SP2 または SR4300 の場合のインス トール手順 124 IBM RISC システム /6000 の場合のアンイン ストール手順 176 IBM RISC システム /6000 の場合のインス トール手順 122 **ICMP 688** interval 346 IP Map 678 ISA 7030 シリーズ 64,81,119,154 ISA 7511 シリーズ 64,81,119,154 ISA 7515 シリーズ 64,81,119,154 ISA 社製の無停電電源装置をホストに接続す る場合 [Windows] 68,87 ISA 社製の無停電電源装置をホストに接続す る場合の設定 [UNIX] 132,159

J

jaomajs2confset 366 jaombkdef 368 jaomchang 371 jaomchecc 376 jaomchecs 377 jaomdelagt 380 jaomlgrpwstart 382 jaomlgrpwstop 383 jaomovsd 384,673 jaomovsd コマンド 678 jaomovsup 385 jaomovsup コマンド 677 jaompwagt 386 jaompwgrp 393 jaomrpwd 673 jaomrsdef 395 jaomschd 672 jaomshowi 397 jaomshows 399

jaomstart 402 jaomstop 404 JP1/AJS2 22,688 JP1/AJS2 が組み込まれたホストから,別の ホストを起動・終了する 23 JP1/AJS2 が組み込まれたホストを終了する 22 JP1/AJS2 情報定義ファイル 321,330,688 JP1/AJS2 と連携する場合のシステム構成 55 JP1/AJS2 連携時の終了処理 256 JP1/AOM 688 JP1/Base 688 JP1/Base Control Service サービス 3,71,104,688 JP1/Base Event サービス 5,688 JP1/Cm2 26,688 JP1/Cm2/NNM 676 JP1/Cm2 または HP OpenView との連携 676 JP1/Cm2 または HP OpenView と連携する 場合に使用されるオブジェクトの選択名 681 JP1/Cm2 または HP OpenView と連携する 場合のセットアップ 676 JP1/Cm2 または HP OpenView と連携する 場合の操作 678 JP1/Cm2 または HP OpenView のエージェ ント側のセットアップ 677 JP1/Cm2 または HP OpenView のマネー ジャー側のセットアップ 677 JP1/Cm2 または HP OpenView 連携機能で 使用されるオブジェクトの形式 681 JP1/FTP 219 JP1/NETM/DM 218 JP1/NPS 27,688 JP1/NPS と連携する場合のシステム構成 (UNIX ホスト限定) 58 JP1/NQSEXEC 26,688 JP1/NQSEXEC と連携する場合のシステム 構成(UNIX ホスト限定) 57 JP1/Power Monitorが出力するトレースログ 643

JP1/Power Monitor コマンドディレクトリ 322 JP1/Power Monitor ディレクトリ 322 JP1/Power Monitor デーモン 3.689 JP1/Power Monitor デーモン起動時ログファ イル 323,644 JP1/Power Monitor の概要 1 JP1/Power Monitor の機能 3 JP1/Power Monitor のセットアップをする [Windows] 72 JP1/Power Monitor の特長 2 JP1/Power Monitor 保守用ログ 324,611,644 JP1/Power Monitor 保守用ログファイル 310 JP1/Power Monitor をインストールする (UNIX) 122 JP1/Power Monitor をインストールする [Windows] 72 JP1/PW Agent Service サービス 689 JP1/PW Manager Service サービス 5,689 JP1_HOSTNAME 182 jp1bshasetup.exe 192 jp1pw_setup_cluster 195,405 jp1pwhasetup.exe 186 JP1 イベント 429,689 JP1 イベント一覧 430 JP1 イベントの固有情報 432 JP1 イベントの属性 432 jpw_killall.cluster 409 jpw_rpw_status 410 jpw_start.cluster 411 jpw_stop.cluster 412 jpwconfigset 418 jpw_def_set 407 jpwenvset 420 jpwshutdown コマンド 268 jpwupskindset 425

L

 $\log_{size} 327$

Μ

machine 344 manager 342 MELUPS 2011N-E シリーズ 64,81,120,154 MELUPS manager-E 120,154 monitor_rc 326

Ν

NetworkPowerManager 65,81 number 345

0

ovw コマンド 678

Ρ

password 345 PMDUtility 64,81 powendar 669 power on idle time 327 power_on_time_rc 326 power onoff 126 PowerChute plus 80, 119, 154 PowerMonitor for Network 64,81 PowerMonitorH 64,80,119,153 PowerMonitorHC 119,153 PowerMonitorH for Network 64, 119, 153 POWERVISORv3 64,81,119,154 PSS-108 64,81 pwajs2stp_grp 428 pwajs2stp_grpコマンドエラーログファイル 324 pwajs2stp_grp コマンドのサンプルスクリプ F 322 pwajs2stp_grp コマンドの設定 256 pwoff wait 349 pwon_com コマンド 138 pwon_wait 349 pwread com コマンド 138

R

rc_cancel_time 326 restrict_ajs_exec_job 329 restrict_exec_job 328 restrict_input_queue 328 restrict_output_queue 329 restrict_rc 326 retry 346

S

SANUPS AMA-W シリーズ 65,81 SANUPS AMB シリーズ 65,81 SANUPS ASC シリーズ 65,81 SANUPS ASD シリーズ 65,81 SANUPS ASE シリーズ 65,81 SANUPS E \rightarrow U- χ 65,81 schedule file 327 shutdown_time 327 Smart-UPS 80, 119, 154 Smart-UPS をホストに接続する場合 (UNIX) 128 SNMP 689 snmp_com 345 SNMP アダプター 80,153 SNMP トラップ 682 Solaris の場合のアンインストール手順 175 Solaris の場合のインストール手順 122 srvceagt 669 srvcemgr 669 StopCommand= 93 SVP ボード PCI版 64,80 SVP ボードをホストに接続する場合 [Windows] 66,83 Symmetra 80, 119, 154 Symmetra をホストに接続する場合 (UNIX) 128 system_terminate_rc 326 System Manager 64,80

Т

term_interval_time 326 THE-RP-0010 120,154 THE-RP-0010 用制御プログラム 120,154 timeout 342,346 type 345,349

U

UNIX ホストの終了方法の関係 15 UNIX ホストの設定例 37 UPS 689

V

VUPS-2100 シリーズ 154 VUPS-3000 シリーズ 154 VUPS-8000 シリーズ 154

W

Windows 版と UNIX 版の機能差異 686 Windows ホストの設定例 32

あ

アンインストール [UNIX] 175 アンインストール [Windows] 114

1 1

イベントサーバ 689 インストール(UNIX ホスト) 115 インストール(Windows ホスト) 61 インポート 208,689

う

ウィンドウとダイアログボックス(Windows ホスト)261 ウィンドウとダイアログボックスの一覧262 ウィンドウとダイアログボックスの遷移図 263 運休日 18,689 [運休日設定]ダイアログボックス286 運休日を設定する207 運転スケジュール定義ファイル 320,332,689

え エージェント定義ファイル 309 エージェントホスト 4,689 エージェントホストで起動させておくサービ スまたはデーモン 5 エージェントホストでの設定〔UNIX〕164 エージェントホストでの設定 [Windows] 94 エージェントホストに対する終了処理を抑止 する 253 エージェントホストの JP1/Power Monitor を制御してホストを終了する 6 エージェントホストの情報を収集する 250 エージェントホストの情報を表示するときの 注意事項 250 エージェントホストの情報をマネージャーホ ストに表示する 250 [エージェントホストの設定]ダイアログ ボックス 298 エージェントホストの設定例 43 エージェントホストの設定例 (UNIX ホス ト)44 エージェントホストの設定例 (Windows ホ スト)43 エージェントホストを起動・終了するときの 注意事項 230 エージェントホストを起動する [UNIX] 252 エージェントホストを起動する [Windows] 227 エージェントホストを強制電源オフまたは強 制再起動する 229,252 エージェントホストをグループ化する 232,255 エージェントホストをグループ化するときの 注意事項 234,259 エージェントホストをグループに登録する 232,255 エージェントホストを終了する [UNIX] 252 エージェントホストを終了する [Windows] 228 エクスポート 210,689

お

オプションの定義 356

か

拡張属性 432 各バージョンの変更点 687 [カレンダー設定]ダイアログボックス 278 [カレンダーの週間情報]ダイアログボック ス 289 [環境設定]ダイアログボックス 271 環境変数 LANG 140 環境変数 PATH 140 環境変数を設定する 140 監視終了 15,690 [監視ホストの詳細]ダイアログボックス 276

き

起動・終了するときにユーザー独自の処理を 実行できます 21 起動順序定義ファイル 70,93,104 機能制限コマンド 144,690 基本属性 432 強制再起動 14,17,690 強制終了 690 強制終了 [UNIX] 17 強制終了 [UNIX] 17 強制総了 [Windows] 13 強制電源オフ 14,17,690 共通情報 432 共通定義情報の設定 184,194 共通メッセージログ 611,643 共有ディスクへの共有ファイルの作成 184,194

<

クラスタ運用時の注意事項 201 クラスタ運用の概要 182 クラスタ運用の環境設定(UNIX ホスト) 194 クラスタ運用の環境設定(Windows ホスト) 184

クラスタ運用の前提 183 クラスタシステム 27,690 クラスタシステムで運用する場合のセット アップ 181 クラスタシステムでエージェントホストの電 源を制御する 235 クラスタシステムでエージェントホストを起 動・終了する 236 クラスタシステムでの運用 27 クラスタソフト 183 クラスタソフトへの登録 191,198 グループ化 7,690 グループ化してホストを起動する流れ 9 グループ化してホストを終了する流れ (UNIX の場合) 11 グループ化してホストを終了する流れ (Windows の場合) 10 グループ化定義ファイル 309 グループの設定例 49

け

計画終了 12,690 系切り替えシステム 690

こ

構成定義ファイル 320,325,690 構成定義ファイルのサンプル 321 構成定義ファイルを設定する 147 コマンド 353 コマンド一覧 357 コマンドの記述形式 355 コマンドの説明で使用する記号 355 コマンドの説明で使用する文法規則 355 固有情報 432

さ

サービスの登録 184

し

ジーエス・ユアサ社製の無停電電源装置をホ ストに接続する場合 86

ジーエス・ユアサ社製の無停電電源装置をホ ストに接続する場合 [windows] 67 ジーエス・ユアサ社製の無停電電源装置をホ ストに接続する場合の設定 [UNIX] 130,159 次回電源投入時刻を随時設定できる電源制御 装置 136 次回電源投入時刻をホスト終了時に設定でき る電源制御装置 137 次回電源投入余裕時間 327 [時刻設定]ダイアログボックス 284 システム管理者の方へ 443 システム構成 51 システムディレクトリ 322 システムの自動開始 691 システムの自動終了 691 自動運転開始時コマンド 144,691 自動運転ユーザーコマンド 21,143,320,691 自動運転ユーザーコマンド使用上の注意 147 自動運転ユーザーコマンドを作成する 143 自動起動用シェルスクリプトファイル 321 自動起動用シェルスクリプトファイルのサン プル 321 自動システム開始 691 自動システム終了 691 自動システム終了前コマンド 144,691 自動システム終了前コマンド使用上の注意 147 自ホストの電源を制御する際の注意事項 222 自ホストの電源を制御する操作(UNIX ホス ト) 237 自ホストの電源を制御する操作 (Windows ホスト)203 自ホストを起動・終了する場合のシステム構 成 53 自ホストを起動・終了する場合の設定例 31 シャットダウン後の処理 12,15 シャットダウン時実行ファイル 143 終了条件監視コマンド 144,691 **障害調査資料退避シェルスクリプトのサンプ** ルスクリプト 322 障害発生時の処理の流れ 29

ジョブ 691 ジョブネット 691 [ジョブネット監視ホストの詳細]ダイアロ グボックス 274 ジリオン・ネットワークス社製の無停電電源 装置をホストに接続する場合の設定 [Windows] 68,87 資料採取ツールを準備する[UNIX] 147 資料採取ツールを準備する[Windows] 73 資料の採取方法 615,647 シンボル 678 シンボルの作成(指定ホストの場合) 679 シンボルの作成(すべてのホストの場合) 680 シンボルの初期化 680

す

スケジュール運転デーモン 3,672 スケジュール情報を一時的に変更する 238 スケジュール情報を回復する 219 スケジュール情報を確認する 216,241 スケジュール情報を設定してホストを起動・ 終了する [UNIX] 238 スケジュール情報を設定してホストを起動・ 終了する [Windows] 204 スケジュール情報を設定する 238 スケジュール情報を退避する 217 スケジュール情報をチェックする 238 スケジュール情報を配布する 218 スケジュール定義ファイル 308 ステータス 678 ステータス・イベントブラウザーを使った監 視 680

せ

制限終了 16,691 性能と見積もり 664 セットアップ(UNIX ホスト) 115 セットアップ(Windows ホスト) 61 前提 OS 52 前提ソフトウェア[UNIX] 118,152 前提ソフトウェア[Windows] 63,79 前提ハードウェアとソフトウェア〔UNIX〕 152,118 前提ハードウェアとソフトウェア 〔Windows〕63,79

そ

操作できるエージェントホストの数 664 送信元 IP アドレス 683 外付け電源制御装置制御コマンドのサンプル ファイル(HP-UX, AIX5L, APC 共通) 322 外付け電源制御装置制御コマンドのサンプル ファイル(HP-UX, AIX5L 用) 322

た

他ホストの電源を制御する操作(Windows ホスト)225 他ホストを起動・終了する場合のシステム構 成53 他ホストを起動・終了する場合の設定例41

つ

追加フィールド 681

τ

定義ファイル回復ログファイル 324,644 定義ファイル退避ログファイル 323,644 停電があった場合 633,658 デーモンとサービスを自動起動・自動停止に 設定する 163 デーモンを自動起動・自動停止に設定する 141 デバイスキュー 691 [電源オフの詳細設定]ダイアログボックス 302 電源制御装置 3,692 電源制御装置〔Windows〕64,79,119,152 [電源制御装置の設定]ダイアログボックス 265 電源制御装置の設定方法〔UNIX〕125,158 電源制御装置の設定方法〔Windows〕66,83

電源制御装置を制御するコマンド〔UNIX〕 135,161 電源制御装置を制御するコマンド [Windows] 69,90 電源制御装置を直接制御してホストを起動・ 終了する 6 電源制御装置を使わない運用 4 電源制御装置を使わないで自ホストを再起 動・終了する場合 [UNIX] 167 電源制御装置を使わないで自ホストを再起 動・終了する場合 [Windows] 103 電源制御装置を使わないで他ホストを再起 動・終了する場合 [UNIX] 170 電源制御装置を使わないで他ホストを再起 動・終了する場合 [Windows] 107 電源制御装置を使わない場合のシステム構成 54

電源投入時刻到達時コマンド 145,692

と

統合トレースログ 611,643
統合トレースログファイル 310,323
動作を確認する [UNIX] 148
動作を確認する [Windows] 74
トラブルシューティング (UNIX ホスト)
641
トラブルシューティング(Windows ホスト)
609
トラブル発生時に採取が必要な資料
612,645
トラブルへの対処方法 618,649

に

日次構成定義ファイル 327,335

ね

ネットワーク性能 665 [年間カレンダー設定]ダイアログボックス 281 年単位でスケジュールを設定する 19 年単位で設定する場合 315,336

の

ノードサブマップ 676,678

は

パッケージング 692 バッチキュー 692 バッチジョブ 692

ひ

引数の定義 356
日立製作所製の無停電電源装置とSNMPア
ダプターをホストに接続する場合の設定
[UNIX] 158
日立製作所製の無停電電源装置とSNMPア
ダプターをホストに接続する場合の設定
[Windows] 86
日立製作所製の無停電電源装置をホストに接
続する場合(Windows) 67
日立製作所製の無停電電源装置をホストに接
続する場合の設定(UNIX) 126
日付と時刻を設定する 205
標準構成定義ファイル 321

īS١

ファイル一覧(UNIX ホスト)319 ファイル一覧(Windows ホスト)307 ファイルを回復する244 ファイルを退避する242 ファイルを配布する243 プロセス一覧(UNIXの場合)672 プロセス一覧(Windowsの場合)666

$\overline{}$

変更点 687

ほ

ホストの終了処理を直ちに実行する 220,245 ホストの情報を表示する 226 ホスト名 692

ま

[マネージャー・リモート電源連携] ウィン ドウ 292 [マネージャーの設定] ダイアログボックス 296 マネージャーホスト 4,692 マネージャーホストで起動させておくサービ スまたはデーモン 5 マネージャーホストでの設定 164 マネージャーホストでの設定 [Windows] 96 マネージャーホストの設定例 46

む

無停電電源装置 692

め

メッセージ 441 メッセージー覧 453 メッセージカタログディレクトリ 322 メッセージカタログファイル 322 メッセージの記載形式 442 メッセージの形式 442 メッセージの言語種別 443 メッセージの出力形式 442

Þ

ユーザーが作成するファイル 320 ユーザーが参照するファイル 321 ユーザーが変更するファイル 321

よ

用語解説 688

IJ

リソース 664 [リモート電源マネージャー 論理ホスト名] 226 リモート電源連携 APC 社 SNMP 制御ファイ ル 321 リモート電源連携エージェント定義ファイル 321,343,692 リモート電源連携エージェントデータベース ファイル 321 リモート電源連携機能 692 リモート電源連携横がレープ定義ファイル 321,348,692 リモート電源連携構成定義ファイル 321,341,693 リモート電源連携ウンプルスクリプト 322 リモート電源連携停止処理抑止ファイル 253,320 リモート電源連携デーモン 5,673 リモート電源連携ログファイル 250,323,644

れ

[連動ホストの設定]ダイアログボックス 303

3

ローカルホスト状態情報ファイル 308 ログ情報の種類 611,643 ログファイル・フォルダー覧(UNIXの場 合)644 論理ホストの削除 192,200

ソフトウェアマニュアルのサービス ご案内

ソフトウェアマニュアルについて,3種類のサービスをご案内します。ご活用ください。

1.マニュアル情報ホームページ

ソフトウェアマニュアルの情報をインターネットで公開しております。

URL http://www.hitachi.co.jp/soft/manual/

ホームページのメニューは次のとおりです。

Web提供マニュアル一覧	インターネットで参照できるマニュアルの一覧を提供しています。
	(詳細は「2.インターネットからのマニュアル参照」を参照して
	ください。)
CD-ROMマニュアル情報	複数マニュアルを格納したCD-ROMマニュアルを提供しています。ど
	の製品に対応したCD-ROMマニュアルがあるか,を参照できます。
マニュアルに関するご意見・ご要望	マニュアルに関するご意見 , ご要望をお寄せください。

2.インターネットからのマニュアル参照(ソフトウェアサポートサービス)

ソフトウェアサポートサービスの契約をしていただくと,インターネットでマニュアルを参照できます。(本 サービスの対象となる契約の種別,及び参照できるマニュアルは,マニュアル情報ホームページでご確認く ださい。参照できるマニュアルは,クライアント/サーバ系の日立オープンミドルウェア製品を中心に順次 対象を拡大予定です。)

なお,ソフトウェアサポートサービスは,マニュアル参照だけでなく,対象製品に対するご質問への回答, 問題解決支援,バージョン更新版の提供など,お客様のシステムの安定的な稼働のためのサービスをご提供 しています。まだご契約いただいていない場合は,ぜひご契約いただくことをお勧めします。

3.マニュアルのご注文

裏面の注文書でご注文ください。



マニュアル注文書に必要事項をご記入のうえ, FAX でご注文ください。 ご注文いただいたマニュアルについて,請求書をお送りします。 請求書の金額を指定銀行へ振り込んでください。なお,送料は弊社で負担します。 入金確認後,7日以内にお届けします。在庫切れの場合は,納期を別途ご案内いたします。 日立インターメディックス(株)ソフト開発グループ 行き FAX 番号 0120-210-454(フリーダイヤル)

日立マニュアル注文書

ご注文日			年		月	E	1	
送付先ご住所	₸							
お客様名								
(団体名,又は法人名など)								
お名前								
電話番号		()				
FAX 番号		()				
請求書の要否	要	・否						
請求書送付先								
(上記と異なる場合に記入)								
領収書の要否	要	・否						

下記マニュアルを申し込みます。

資料番号	マニュアル名			
合計				

本注文書で知り得た「個人情報」は以下の目的の達成に必要な範囲でのみ使用いたします。

(1)ご注文マニュアルのご送付

(2)ご注文内容に関するご質問

お客様の事前の同意を得た場合を除き、「個人情報」を第三者に提供いたしません。

マニュアルのご注文について,ご不明な点は

日立インターメディックス(株)ソフト開発グループ(☎03-5281-5084)へお問い合わせください。