

# DABroker

解説・操作書

3020-6-088-10

## 対象製品

P-2963-2354 DABroker(64) 03-22 (適用 OS:Windows Server 2003 x64 Edition , Windows Server 2008 , Windows Server 2008 R2 , Windows Server 2012 , Windows Server 2012 R2 , Windows XP x64 Edition , Windows Vista , Windows 7 , Windows 8 , Windows 8.1 )

P-1M63-2351 DABroker(64) 03-22 (適用 OS:AIX 5L , AIX V6.1 , AIX7.1 )

P-8263-2351 DABroker(64) 03-22 (適用 OS:Red Hat Enterprise Linux AS4 ( AMD64&EMT64 ) , Red Hat Enterprise Linux ES4 ( AMD64&EMT64 ) , Red Hat Enterprise Linux 5 ( AMD64&EMT64 ) , Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform ( AMD64&EMT64 ) , Red Hat Enterprise Linux Server 6 ( 64-Bit x86\_64 ))

これらのプログラムプロダクトのほかにもこのマニュアルをご利用になれる場合があります。詳細は「ソフトウェア添付資料」または「Readme ファイル」でご確認ください。

## 輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

## 商標類

CORBA は、Object Management Group が提唱する分散処理環境アーキテクチャの名称です。

HP-UX は、Hewlett-Packard Development Company, L.P. のオペレーティングシステムの名称です。

IBM , AIX は、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corporation の商標です。

Linux は、Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft および SQL Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

ODBC は、米国 Microsoft Corporation が提唱するデータベースアクセス機構です。

Oracle と Java は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

Red Hat は、米国およびその他の国で Red Hat, Inc. の登録商標もしくは商標です。

UNIX は、The Open Group の米国ならびに他の国における登録商標です。

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

X/Open は、The Open Group の英国ならびに他の国における登録商標です。

本書には、X/Open の許諾に基づき X/Open CAE Specification System Interfaces and Headers , Issue4 , ( C202 ISBN 1-872630-47-2 ) Copyright (C) July 1992 , X/Open Company Limited の内容が含まれています ; なお、その一部は IEEE Std 1003.1-1990 , (C) 1990 Institute of Electrical and Electronics Engineers , Inc. 及び IEEE std 1003.2/D12 , (C) 1990 Institute of Electrical and Electronics Engineers , Inc. を基にしています。

その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

## 発行

2014 年 12 月 3020-6-088-10

## 著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2009, 2014, Hitachi, Ltd.

変更内容

変更内容 (3020-6-088-10) DABroker 03-22

追加・変更内容	変更箇所
HiRDB の XA インタフェースをサポートしました。	1.1.3 , 1.2.4
Oracle12c をサポートしました。	1.2.3 , 3.5.1 , 3.11 , 4.5.1

変更内容 (3020-6-088-10) DABroker 03-21

追加・変更内容	変更箇所
Oracle11g R2 をサポートしました。	3.5.1 , 3.11
HiRDB V9 をサポートしました。	4.9.2 , 6.4.2

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

# はじめに

---

このマニュアルは、次に示すプログラムプロダクトの機能と使い方について説明したものです。

- P-2963-2354 DABroker(64)
- P-1M63-2351 DABroker(64)
- P-8263-2351 DABroker(64)

## 対象読者

このマニュアルは、DABroker を使用してデータベースにアクセスする方を対象としています。

## マニュアルの構成

このマニュアルは、次に示す章と付録から構成されています。

### 第 1 章 DABroker の概要（共通）

DABroker 及び DABroker 関連製品の使用目的及び特長について説明しています。

### 第 2 章 DABroker の機能（共通）

DABroker 及び DABroker 関連製品の使用目的を実現する機能について説明しています。

### 第 3 章 DABroker の環境設定と運用（UNIX）

UNIX で使用する場合に、DABroker を起動する前に必要な環境設定、及び DABroker の運用方法、運用コマンドについて説明しています。

### 第 4 章 DABroker の環境設定と運用（Windows）

Windows で使用する場合に、DABroker を起動する前に必要な環境設定、及び DABroker の運用方法、ユーティリティについて説明しています。

### 第 5 章 DABroker の運用（共通）

DABroker の運用方法について説明しています。

### 第 6 章 DABroker の障害対策（共通）

DABroker の障害時にユーザが取得する情報について説明しています。

### 第 7 章 メッセージ（共通）


DABroker が発行するメッセージの要因と対処について説明しています。

### 付録 A 用語解説（共通）

DABroker で使用する用語について説明しています。

## 関連マニュアル

このマニュアルの関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。



そのほか、このマニュアルに関連するマニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

- 「DBPARTNER2 Client 操作ガイド」( 3020-6-027 )

クライアントからのデータベースのデータを使用する場合に参照してください。

- 「DBPARTNER2 Client プログラマーズガイド」( 3020-6-028 )

クライアントからのデータベースのデータを使用する場合に参照してください。

インターネット又はイントラネット環境下で、WWW ブラウザからデータベースのデータを使用する場合に参照してください。

- 「HITSENER5」( 3020-6-070 )

データベースのデータを使用して、クライアント/サーバ環境で多次元分析 (OLAP) をする場合に参照してください。

- 「HITSENER5 Web」( 3020-6-080 )

データベースのデータを使用して、WWW ブラウザから多次元分析 (OLAP) をする場合に参照してください。

- 「スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 8 メッセージ」( 3020-6-358 )
- 「スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 9 メッセージ」( 3020-6-458 )

HiRDB からのエラーメッセージが出力された場合に参照してください。なお、HiRDB の形名に応じたマニュアルを参照してください。

- 「スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 8 UAP 開発ガイド」( 3020-6-356 )
- 「スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 9 UAP 開発ガイド」( 3020-6-456 )

HiRDB の環境変数を設定する場合に参照してください。なお、HiRDB の形名に応じたマニュアルを参照してください。

- 「スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 8 SQL リファレンス」( 3020-6-357 )

- 「スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 9 SQL リファレンス」( 3020-6-457 )

HiRDB とのアクセストレースの RETCODE の内容を知る場合に参照してください。なお，HiRDB の形名に応じたマニュアルを参照してください。

- 「Database Connection Server」( 6190-6-648 )
- 「Database Connection Server」( 650-3-243 )
- 「Database Connection Server」( 6150-6-802 )

Database Connection Server の機能概要，及び環境設定方法などを知る場合に参照してください。

- 「データマネージメントシステム XDM E2 系 XDM/RD E2 解説」( 6190-6-637 )
- 「データマネージメントシステム XDM E2 系 プログラム作成の手引 (XDM/RD E2)」( 6190-6-638 )
- 「データマネージメントシステム XDM E2 系 XDM/RD E2 SQL 入門」( 6190-6-655 )
- 「データマネージメントシステム XDM E2 系 XDM/RD E2 SQL リファレンス」( 6190-6-656 )
- 「データマネージメントシステム XDM E2 系 XDM/RD E2 性能設計」( 6190-6-657 )
- 「データマネージメントシステム XDM E2 系 ユティリティ (XDM/RD E2 第 1 分冊)」( 6190-6-647 )
- 「データマネージメントシステム XDM E2 系 ユティリティ (XDM/RD E2 第 2 分冊)」( 6190-6-639 )
- 「データマネージメントシステム XDM E2 系 ユティリティ (XDM/RD E2 第 3 分冊)」( 6190-6-659 )
- 「データマネージメントシステム XDM E2 系 メッセージ (XDM/RD E2)」( 6190-6-643 )
- 「データマネージメントシステム XDM E2 系 XDM/RD E2 使用の手引 - システム作成・維持編 - 」( 6190-6-644 )
- 「データマネージメントシステム XDM E2 系 XDM/RD IDP 支援 E2 使用の手引」( 6180-6-632 )
- 「データマネージメントシステム XDM E2 系 XDM/RD E2 使用の手引 - 運用編 - 」( 6190-6-660 )
- 「データマネージメントシステム XDM E2 系 XDM/RD E2 使用の手引 - RD 環境定義文・空間起動制御文・運用コマンド編 - 」( 6190-6-661 )

VOS3 XDM/RD を使用する場合の運用方法などを知る場合に参照してください。

- 「データマネージメントシステム XDM E2 系 プログラム作成の手引 (XDM/SD)」( 6190-6-652 )
- 「エンドユーザ言語 ACE3 E3 操作編」( 6190-6-705 )
- 「エンドユーザ言語 ACE3 E3 定義編」( 6190-6-706 )

VOS3 XDM/SD を使用する場合の運用方法などを知る場合に参照してください。

- 「データマネージメントシステム RDB1 E2 解説」( 6150-6-560 )
- 「データマネージメントシステム RDB1 E2 使用の手引」( 6150-6-561 )

はじめに

- 「データマネジメントシステム RDB1 E2 EQL 文法」( 6150-6-562 )

VOS1 RDB1 E2 を使用する場合は運用方法などを知る場合に参照してください。

- 「データベースマネジメントシステム PDM II E2 使用の手引」( 6150-6-514 )

VOS1 PDM II E2 を使用する場合は運用方法などを知る場合に参照してください。

- 「VOSK DBPARTNER Library」( 650-3-240 )

VOSK DBPARTNER Library を使用する場合は運用方法などを知る場合に参照してください。

- 「SQL/K」( 650-3-241 )

VOSK RDB 編成ファイル ( VOSK SQL/K ) を使用する場合は運用方法などを知る場合に参照してください。


- 「トランザクショナル分散オブジェクト基盤 TPBroker ユーザーズガイド」( 3000-3-660 )
- 「TPBroker Developer's Kit - Extension for C++ プログラマーズガイド」( 3000-3-680 )
- 「トランザクショナル分散オブジェクト基盤 TPBroker Object Transaction Monitor ユーザーズガイド」( 3000-3-689 )

TPBroker の機能概要、環境設定方法などを知る場合に参照してください。

## 読書手順

このマニュアルは、利用目的に合わせて読む章を選択できます。利用目的別にお読みいただくことをお勧めします。





(凡例)



：必ず読む項目



：必要に応じて読む項目

## このマニュアルで使用している記号

このマニュアルで使用している記号について、次に示します。

記 号	説 明
{      }	<p>この記号で囲まれている複数の項目のうちから一つを選択することを示します。項目が縦に複数行にわたって記述されている場合は、そのうちの1行分を選択します。項目が横に並べられ、記号   で区切られている場合は、そのうちの一つを選択します。</p> <p>(例)</p> <p>{A B C} では A, B 又は C のどれか一つを指定することを示します。</p>

記 号	説 明
{ }	この記号で囲まれている項目は省略してもよいことを意味します。複数の項目が縦又は横に並べて記述されている場合には、すべてを省略するか、記号{ }と同じくどれか一つを選択します。 (例) 〔A〕は「何も指定しない」か、「A を指定する」ことを示します。 (例) 〔B C〕では「何も指定しない」か、「B 又は C を指定する」ことを示します。
...	記述が省略されていることを示します。この記号の直前に示された項目を繰り返し複数個指定できます。 (例) A , B , B , ...では「A の後ろに B を必要個数指定する」ことを示します。
-	括弧で囲まれた複数項目のうち 1 項目に対し使用され、括弧内のすべてを省略したときシステムがとる標準値を示します。 (例) 〔A B C〕では「A , B , C のどれも指定しなかった場合、システムは C が指定されたときと同じ処理をする」ことを示します。 (例) 〔A={B C D}〕では「オペランド A を指定しなかった場合、システムは A=B を指定されたときと同じ処理をする」ことを示します。
< >	項目を記述するとき従わなければならない構文要素を示します。
	1 個の半角の空白を示します。
n	n 個以上の半角の空白を示します。
計算式	計算式の答えの小数点以下を切り捨てることを示します。
計算式	計算式の答えの小数点以下を切り上げることを示します。

## このマニュアルで使用する構文要素


このマニュアルで使用する構文要素の種類を、次に示します。

種 類	定 義
< 英 字 >	A ~ Z a ~ z
< 英大文字 >	A ~ Z @ # ¥
< カナ文字 >	ア ~ ン ヲ カナ小文字 ° ° -
< 数 字 >	0 ~ 9
< 数 値 >	< 数 字 > . + -
< 英数字 >	< 英 字 > 及び < 数 字 >
< 漢 字 >	2 バイトコードの文字列

## 図中で使用する記号

このマニュアルの図中で使用する記号を、次のように定義します。


●ワークステーション，又は  
パーソナルコンピュータ




●入出力の動作



●制御の流れ




●データの流れ




●プログラム



●ファイル




●その他の流れ



●工程，作業項目の  
流れ




●通信回線




●ネットワーク  
WAN



●バス形のLAN



●ファイルの内容



## このマニュアルでの表記

このマニュアルでは，製品名称，及び名称について次のように表記します。

製品名称又は名称	表記		
AIX 5L	AIX	UNIX	
AIX V6.1			
AIX V7.1			
HP-UX 11.0	HP-UX		
HP-UX 11i			
HP-UX 11i V2			
HP-UX 11i V3			
Red Hat Enterprise Linux AS4(AMD64&EMT64)	Red Hat Linux		
Red Hat Enterprise Linux ES4(AMD64&EMT64)			
Red Hat Enterprise Linux 5(AMD64&EMT64)			
Red Hat Enterprise Linux 5 AdvancedPlatform(AMD64&EMT64)			
Red Hat Enterprise Linux Server 6(64-Bit x86_64)			
Application Programming Interface	API		
Common Object Request Broker Architecture	CORBA		
DABroker	DABroker		

製品名称又は名称	表記		
DABroker for Java <sup>TM</sup>	DABroker for Java		
DABroker for Java <sup>TM</sup> Version 2			
DABroker Driver for Java <sup>TM</sup> Technology			
DABroker for Java <sup>TM</sup> Version 2	DABroker for Java Version 2		
DABroker Driver for Java <sup>TM</sup> Technology			
DABroker for Java <sup>TM</sup> Version 2 Extension	Extension		
DABroker Driver Optional Package for Java <sup>TM</sup> Technology			
Graphical User Interface	GUI		
HiRDB Version 7	HiRDB		
HiRDB Version 8			
HiRDB Version 9			
HITSENER5 Standard for Cosmicube	HITSENER5		
HITSENER5 Professional for Cosmicube			
HITSENER5 Standard for RDB			
HITSENER5 Professional for RDB			
HITSENER5 Standard			
HITSENER5 Professional			
Microsoft(R) SQL Server	SQL Server		
Microsoft(R) Windows(R) XP Professional x64 Edition	Windows XP	Windows	
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003,Standard x64 Edition	Windows Server 2003		
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003,Enterprise x64 Edition			
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003,Datacenter x64 Edition			
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2,Standard x64 Edition			
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2,Enterprise x64 Edition			
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2,Datacenter x64 Edition			
Microsoft(R) Windows Vista(R) Business	Windows Vista		
Microsoft(R) Windows Vista(R) Enterprise			
Microsoft(R) Windows Vista(R) Ultimate			
Microsoft(R) Windows 7(R) Professional	Windows 7		

製品名称又は名称	表記		
Microsoft(R) Windows 7(R) Enterprise	Windows 8		
Microsoft(R) Windows 7(R) Ultimate			
Microsoft(R) Windows 8(R) Pro			
Microsoft(R) Windows 8(R) Enterprise			
Microsoft(R) Windows 8.1(R) Pro			
Microsoft(R) Windows 8.1(R) Enterprise			
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard	Windows Server 2008		
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise			
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Datacenter			
Microsoft(R) Windows Server(R) R2 2008 Standard			
Microsoft(R) Windows Server(R) R2 2008 Enterprise			
Microsoft(R) Windows Server(R) R2 2008 Datacenter			
Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Standard	Windows Server 2012		
Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Datacenter			
Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Standard			
Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Datacenter			
On-Line Analytical Processing	OLAP		
Open Database Connectivity	ODBC		
Oracle10g	ORACLE		
Oracle11g			
Oracle11g R2			
Oracle12c			
User Application Program	UAP		
VOS3 XDM/RD E2	VOS3 XDM/RD		
VOS3 XDM/SD E2	VOS3 XDM/SD		
VOSK RDB 編成 ファイル	VOSK SQL/K		
World Wide Web	WWW		

このマニュアルでは、DBPARTNER 関連の製品名称について、次のように表記します。

名称	マニュアルでの表記	
DBPARTNER/Client	DBPARTNER/Client	DBPARTNER
DBPARTNER2 Client		
DBPARTNER/Client32		
DBPARTNER/Web	DBPARTNER/Web	
DBPARTNER2 Web		

名称	マニュアルでの表記	
DBPARTNER/Web for Windows NT		

特に，それぞれのプログラムについての記述が必要な場合は，そのまま表記します。

**KB（キロバイト）などの単位表記について**

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ  
1,024 バイト， $1,024^2$  バイト， $1,024^3$  バイト， $1,024^4$  バイトです。

# 目次

<b>1</b>	<b>DABroker の概要（共通）</b>	<b>1</b>
1.1	DABroker とは	2
1.1.1	マルチスレッドによる高性能な処理を実現	2
1.1.2	複数 DBMS での共通インタフェースを提供	2
1.1.3	X/Open DTP モデル XA インタフェースを使用した分散トランザクションを実現	3
1.2	DABroker の使用環境	4
1.2.1	アプリケーション開発用インタフェースが豊富	7
1.2.2	DBPARTNER, HITSENSER5, DBPARTNER Library, XDM/RD 外部表からのアクセスをサポート	7
1.2.3	アクセスできるデータベースの種類が豊富	7
1.2.4	分散トランザクション処理	8
1.3	アプリケーション開発用インタフェースの使用	11
1.3.1	DABroker for Java で開発するアプリケーション	11
1.3.2	DABroker for ODBC で開発するアプリケーション	16
1.4	DBPARTNER, HITSENSER5 などからのアクセス	20
1.4.1	DBPARTNER/Client を利用する場合	20
1.4.2	DBPARTNER/Web を利用する場合	21
1.4.3	HITSENSER5 を利用する場合	22
1.4.4	HITSENSER5 Web を利用する場合	23
1.4.5	DBPARTNER Library を利用する場合	24
1.4.6	XDM/RD E2 の外部表を利用する場合	25
<b>2</b>	<b>DABroker の機能（共通）</b>	<b>27</b>
2.1	マルチスレッドの実行	28
2.1.1	アプリケーションから実行するマルチスレッド	29
2.1.2	DBPARTNER から実行するマルチスレッド	30
2.2	データベースアクセス	33
2.2.1	同期アクセス処理	33
2.2.2	非同期アクセス処理	33
2.2.3	分散トランザクション処理	33
2.3	DABroker との接続	35
2.3.1	アプリケーションと DABroker との接続	35

2.3.2 DBPARTNER, HITSENSER5, DBPARTNER Library, 又は XDM/RD 外部表と DABroker との接続	36
------------------------------------------------------------------------------	----

## 3

DABroker の環境設定と運用 (UNIX)	37
--------------------------	----

3.1 環境設定の手順	38
3.1.1 DABroker 関連製品を使用する場合の環境設定	38
3.1.2 DBPARTNER, HITSENSER5, DBPARTNER Library, 又は XDM/RD 外部表を使用する場合の環境設定	39
3.2 DABroker のインストールとセットアップ	41
3.2.1 DABroker をインストールするマシン	41
3.2.2 DABroker のインストール	41
3.2.3 DABroker のセットアップ	42
3.3 ネットワーク環境の設定	47
3.3.1 DBPARTNER, HITSENSER5, DBPARTNER Library, 又は XDM/RD 外部表を使用する場合	47
3.3.2 Database Connection Server を経由してメインフレーム系データベースにアクセスする場合	47
3.4 DABroker の動作環境の設定	49
3.4.1 DABroker 動作環境定義ファイルの作成	49
3.5 DABroker の動作環境の設定項目	51
3.5.1 共通項目	51
3.5.2 リモートアクセス設定項目	59
3.5.3 HiRDB の設定	65
3.5.4 ORACLE の設定	65
3.5.5 Database Connection Server 接続設定項目	66
3.5.6 その他の設定	68
3.6 DABroker 接続先データベースの定義	69
3.6.1 接続先データベース定義ファイルの作成	69
3.6.2 接続先データベース定義ファイルでの設定項目	70
3.6.3 接続先データベース定義ファイルの作成例	74
3.7 DABroker の起動と終了	77
3.7.1 DABroker の起動	77
3.7.2 DABroker の終了	78
3.8 DABroker の処理内容の表示	80
3.8.1 動作状態の表示	80
3.8.2 クライアントとの通信トレースの表示	81



3.9 DABroker コネクションマルチ定義 (Database Connection Server 経由の DB アクセス定義)	85
3.9.1 コネクションマルチ定義ファイルの作成	85
3.9.2 コネクションマルチ名の設定	86
3.9.3 最大仮想コネクション数などを設定するときのガイドライン	87
3.9.4 コネクションマルチ定義ファイルでの設定項目	91
3.9.5 コネクションマルチ定義ファイルの作成例	93
3.10 コネクションマルチ機能の使用	94
3.10.1 コネクションマルチ機能の運用開始と終了	94
3.10.2 コネクションマルチ運用ユティリティ	95
3.11 ORACLE アクセスライブラリ再作成方法	97
3.11.1 HP-UX の場合	97
3.11.2 AIX の場合	101
3.11.3 Red Hat Linux の場合	107
3.11.4 Oracle9i 又は Oracle10g で追加されたデータ型への対応状況	111

## 4

DABroker の環境設定と運用 ( Windows )	113
4.1 環境設定の手順	114
4.1.1 DABroker 関連製品を使用する場合の環境設定	114
4.1.2 DBPARTNER , HITSENSER5 , DBPARTNER Library , XDM/RD 外部表を使用する場合の環境設定	115
4.1.3 環境設定方法	116
4.2 DABroker のインストール	117
4.2.1 DABroker をインストールするマシン	117
4.2.2 インストール	117
4.2.3 DABroker のファイル	118
4.3 ネットワーク環境の設定	119
4.3.1 DBPARTNER , HITSENSER5 , DBPARTNER Library , 又は XDM/RD 外部表を使用する場合	119
4.3.2 Database Connection Server を経由してメインフレーム系データベースにアクセスする場合	120
4.4 DABroker 環境設定	121
4.4.1 環境設定ユティリティの操作	121
4.5 DABroker 環境設定項目	123
4.5.1 共通設定の項目	123
4.5.2 リモートアクセス設定	129
4.5.3 Database Connection Server 接続設定	135

4.5.4	その他の設定	136
4.6	DABroker 接続先データベース定義	138
4.6.1	接続先データベース定義ユティリティの操作	138
4.6.2	設定する項目	140
4.7	DABroker コネクションマルチ定義 (Database Connection Server 経由の DB アクセス定義)	145
4.7.1	コネクションマルチ名の設定	145
4.7.2	最大仮想コネクション数などを設定するときのガイドライン	146
4.7.3	コネクションマルチ定義ユティリティの操作	150
4.7.4	設定する項目	152
4.8	DABroker の起動と終了	154
4.8.1	起動	154
4.8.2	終了	154
4.9	DABroker の処理内容の表示	157
4.9.1	DABroker 管理ユティリティの実行	157
4.9.2	DABroker トレース出力ユティリティの実行	159
4.10	コネクションマルチ機能の使用	167
4.10.1	コネクションマルチ機能の運用開始と終了	167
4.10.2	コネクションマルチ管理ユティリティ	168

## 5

DABroker の運用 (共通)	171
-------------------	-----

5.1	DABroker を運用する前に	172
5.1.1	データベースにアクセスするユーザ ID の設定	172
5.1.2	クライアントからの接続先の指定	172
5.2	DBPARTNER を使用する場合のスレッドのチューニング	174

## 6

DABroker の障害対策 (共通)	175
---------------------	-----

6.1	障害対策	176
6.1.1	エラー時に DABroker が実行する処理	176
6.1.2	障害情報の取得	176
6.2	DABroker でのタイマー監視	181
6.2.1	DBPARTNER と DABroker の接続時のタイマー監視	181
6.2.2	Database Connection Server 接続時のタイマー監視	181
6.3	トレースの取得形式 (共通)	182
6.3.1	XA トレースの取得形式 (共通)	182

6.3.2	デーモンの生成・消滅・クリーンアップ実行結果ログ（共通）	183
6.4	データベースアクセスト्रेस（UNIX）	186
6.4.1	データベースアクセスト्रेस選択オプション	186
6.4.2	データベースアクセストレスの表示	199
6.4.3	拡張データベースアクセストレス機能	202
6.5	データベースアクセストレス（Windows）	210
6.5.1	アクセストレス設定	210
6.5.2	拡張データベースアクセストレス機能	225
6.6	エラートレース機能	232
6.6.1	機能概要	232
6.6.2	適用範囲	232
6.6.3	出力形式	232
6.6.4	出力例	235
6.6.5	ファイル名称	237
6.6.6	ファイルの運用方法	238

## 7

	メッセージ（共通）	239
7.1	メッセージの出力先	240
7.2	メッセージの形式及び注意事項	241
7.2.1	メッセージの形式	241
7.2.2	注意事項	241
7.2.3	Windows を使用している場合の注意事項	242
7.3	メッセージ一覧	246
7.4	エラーコードとメッセージの対応	351
7.5	メッセージ中に出力されるコード	353
7.5.1	DABroker 詳細コード	353
7.5.2	要求コード / 応答コード	353
7.5.3	システムコールのエラー番号	355
7.5.4	X A 要求時のエラー要因	358

## 付録

		361
付録 A	用語解説（共通）	362

## 索引

	367
--	-----

# 図目次

図 1-1	DABroker のインタフェースを使用したアプリケーション開発	3
図 1-2	DABroker の使用環境 - 1	5
図 1-3	DABroker の使用環境 - 2	6
図 1-4	複数異種の分散データベースへのアクセスの例 (Java JTS を使った分散トランザクション処理)	9
図 1-5	Applet を開発した場合のシステム構成例	13
図 1-6	Java でクライアントアプリケーションを開発した場合のシステム構成例	14
図 1-7	Java でサーバアプリケーションを開発した場合のシステム構成例	15
図 1-8	Java で分散トランザクション機能を利用したサーバアプリケーションを開発した場合のシステム構成例	16
図 1-9	ODBC インタフェースで ASP ファイルを作成した場合のシステム構成例	18
図 1-10	ODBC インタフェースでサーバアプリケーションを開発した場合のシステム構成例	19
図 1-11	DBPARTNER/Client を使用する場合のシステム構成例	21
図 1-12	DBPARTNER/Web を利用する場合のシステム構成例	22
図 1-13	HITSENER5 を利用する場合のシステム構成例	23
図 1-14	HITSENER5 Web を利用する場合のシステム構成例	24
図 1-15	DBPARTNER Library を利用する場合のシステム構成例	25
図 1-16	XDM/RD E2 の外部表を利用する場合のシステム構成例	26
図 2-1	マルチスレッドとシングルスレッドでのシステムリソース消費量の比較	28
図 2-2	マルチスレッドとシングルスレッドでの処理時間の比較	29
図 2-3	スレッドの生成例	30
図 2-4	DBPARTNER の場合の DABroker の処理方法	31
図 2-5	データベースアクセス	33
図 2-6	DABroker との接続	35
図 2-7	DABroker for Java での通信処理	35
図 2-8	DABroker for ODBC での通信処理	36
図 3-1	DABroker 関連製品を使用する場合の環境設定の手順	39
図 3-2	DBPARTNER, HITSENER5, DBPARTNER Library, 又は XDM/RD 外部表を使用する場合の環境設定の手順	40
図 3-3	指定内容の関係	86
図 3-4	DABroker と Database Connection Server の接続イメージ (1)	87
図 3-5	DABroker と Database Connection Server の接続イメージ (2)	89
図 4-1	DABroker 関連製品を使用する場合の環境設定の手順	115

図 4-2 DBPARTNER , HITSENSER5 , DBPARTNER Library , 又は XDM/RD 外部表を使用する場合の環境設定の手順	116
図 4-3 指定内容の関係	146
図 4-4 DABroker と Database Connection Server の接続イメージ (1)	147
図 4-5 DABroker と Database Connection Server の接続イメージ (2)	148

## 表目次

表 3-1	DABroker のインストール時に作成されるディレクトリとファイル	41
表 3-2	DABroker 動作環境定義ファイルのファイル名	49
表 3-3	共通項目の一覧	51
表 3-4	各言語モードで操作できるデータベース	53
表 3-5	リモートアクセス設定項目の一覧	59
表 3-6	Database Connection Server 接続設定項目の一覧	66
表 3-7	DABroker 動作環境定義ファイルのファイル名	85
表 3-8	Oracle 10g R10.1.0 または R10.2.0 サンプルメイクファイル	99
表 3-9	Oracle 11g R11.1.0 または R11.2.0 サンプルメイクファイル	99
表 3-10	Oracle 10g R10.1.0 または R10.2.0 サンプルメイクファイル (DABroker for Java のデータベース種別に Oracle8i を指定時)	100
表 3-11	Oracle 11g R11.1.0 または R11.2.0 サンプルメイクファイル (DABroker for Java のデータベース種別に Oracle8i を指定時)	100
表 3-12	Oracle 10g R10.1.0 または R10.2.0 サンプルメイクファイル	103
表 3-13	Oracle 11g R11.1.0 または R11.2.0 サンプルメイクファイル	104
表 3-14	Oracle 10g R10.1.0 または R10.2.0 サンプルメイクファイル (DABroker for Java のデータベース種別に Oracle8i を指定時)	104
表 3-15	Oracle 11g R11.1.0 または R11.2.0 サンプルメイクファイル (DABroker for Java のデータベース種別に Oracle8i を指定時)	105
表 3-16	Oracle 10g R10.1.0 または R10.2.0 サンプルメイクファイル	108
表 3-17	Oracle 11g R11.1.0 または R11.2.0 サンプルメイクファイル	109
表 3-18	Oracle 10g R10.1.0 または R10.2.0 サンプルメイクファイル (DABroker for Java のデータベース種別に Oracle8i を指定時)	109
表 3-19	Oracle 11g R11.1.0 または R11.2.0 サンプルメイクファイル (DABroker for Java のデータベース種別に Oracle8i を指定時)	110
表 3-20	Oracle9i で追加されたデータ型	111
表 3-21	Oracle10g で追加されたデータ型	112
表 4-1	DABroker のディレクトリ	118
表 4-2	各言語モードで操作できるデータベース	133
表 6-1	接続データベースごとのトレース出力内容	204
表 6-2	接続データベースごとのトレース出力内容	227
表 6-3	各履歴種別による DATA 内容	235
表 7-1	環境変数と環境設定ユーティリティの項目の対応表	242
表 7-2	メッセージ ID の変換表	351

表 7-3	DABroker 詳細コード	353
表 7-4	要求コードと応答コード	353
表 7-5	システムコールのエラー番号に対する原因と対策	355
表 7-6	X A 要求時のエラー要因	358





# 1

## DABroker の概要（共通）

この章では，DABroker の目的及び特長について説明します。UNIX を使用する環境と Windows を使用する環境で共通の内容です。なお，DABroker は，「ディーエーブローカー」と呼びます。

---

1.1 DABroker とは

---

1.2 DABroker の使用環境

---

1.3 アプリケーション開発用インタフェースの使用

---

1.4 DBPARTNER，HITSENER5 などからのアクセス

---

## 1.1 DABroker とは

---

DABroker は、データベースアクセスを実現するミドルウェアです。複数の異なる DBMS に共通のインタフェースでアクセスできる次のような環境を提供します。

- データベースを活用するサーバアプリケーション開発向けインタフェース
- DBPARTNER, HITSENSER5, DBPARTNER Library, 又は XDM/RD 外部表のデータベースアクセスサーバ

次に、DABroker の特長を示します。

### 1.1.1 マルチスレッドによる高性能な処理を実現

従来のデータベースアクセスを実現するミドルウェアは、アプリケーションからのデータベースアクセス要求をプロセス単位（シングルスレッド）で実行するため、同時に実行するプロセスの増加に伴い、システムリソースの消費が増大し、処理性能を劣化させていました。

DABroker は、アプリケーションからのデータベースアクセス要求をスレッド単位で実行します（マルチスレッド）。マルチスレッドでは、一つのプロセスで使用するメモリ領域で複数のスレッド用のメモリ領域が確保でき、システムリソースの消費を軽減できます。したがって、従来のシングルスレッドでの実行に比べて、システムリソースの利用効率が向上します。


### 1.1.2 複数 DBMS での共通インタフェースを提供

DBMS が提供するアプリケーション開発用インタフェースは、DBMS ごとに異なります。通常、複数の DBMS にアクセスする場合、それぞれのインタフェースに合わせたアプリケーションを DBMS ごとに開発する必要があります。

DABroker は、複数の異なる DBMS のアプリケーション開発用インタフェースを共通化しています。そのため、DABroker を使用すると、データベースごとのアプリケーション開発用インタフェースの違いを意識することなく、複数のデータベースにアクセスするアプリケーションを開発できます。

ただし、DABroker のアプリケーション開発用インタフェースを使っても、実行する SQL 文の仕様は、各 DBMS に依存します。

図 1-1 DABroker のインタフェースを使用したアプリケーション開発



注 なお、DABrokerからアクセスできるDBMSは、HiRDB、Oracle10、XDM/RDだけではありません。DABrokerがサポートするDBMSについては、「1.2.3 アクセスできるデータベースの種類が豊富」を参照してください。

### 1.1.3 X/Open DTP モデル XA インタフェースを使用した分散トランザクションを実現

接続先が次の DBMS の場合、TPBroker の OTS(Object Transaction Services) 機能を利用することで、DABroker からトランザクションを制御することなく、複数異種のデータベースに対して、X/Open DTP モデル XA インタフェースを使用した分散トランザクションを実現できます。

- HiRDB
- ORACLE

## 1.2 DABroker の使用環境

---

DABroker を使用すると、多様な環境でデータベースにアクセスできます。

DABroker を使ったデータベースアクセスには、リモートアクセスとローカルアクセスの 2 種類があります。

リモートアクセスとは、クライアント側でアプリケーションが動作する環境を指します。DBPARTNER, HITSENSER5, DBPARTNER Library, 又は XDM/RD 外部表からのアクセスもリモートアクセスに分類されます。

ローカルアクセスとは、サーバ側でアプリケーションが動作する環境を指します。

DABroker が対応する環境（形態）は次のとおりです。


### クライアント / サーバ環境



クライアントマシン, サーバマシンの間で TCP/IP などを使用して通信するシステム形態です。クライアント / サーバ環境で DABroker を使用する場合には, 図 1-2 で示す (1) ~ (4) の形態があります。クライアント / サーバ環境は, リモートアクセスに分類されます。

(1), (2) の形態については「1.3 アプリケーション開発用インタフェースの使用」を, (3) ~ (6) の形態については「1.4 DBPARTNER, HITSENSER5 などからのアクセス」を参照してください。

図 1-2 DABroker の使用環境 - 1

&lt;クライアント/サーバ環境&gt;



(凡例)   : DABroker関連製品

 : DBPARTNER関連製品

(表記) DBP/CL : DBPARTNER/Client  
DBPMob-CL : DBPARTNER Mobile - Client

### WWW 環境

インターネット又はイントラネットを利用したシステム形態です。WWW 環境で DABroker を使用するには、図 1-3 で示す (7) ~ (14) の形態があります。WWW 環境は、主にローカルアクセスに分類されます。(13)、(14) の形態だけは、リモートアクセスに分類されます。(7) ~ (12) の形態については、WWW 環境だけでなく、サーバアプリケーションの内容によって、クライアント/サーバ環境での運用もできます。(7) ~ (12) の形態については、「1.3 アプリケーション開発用インタフェースの使用」を、(13)、(14) の形態については「1.4 DBPARTNER, HITSENSER5 などからのアクセス」を参照してください。


### モバイル環境

ノート型パーソナルコンピュータなどの携帯端末から公衆回線網を使って、移動先から LAN 内の各種サーバにあるデータを利用する環境をモバイル環境と呼びます。モ

## 1. DABroker の概要（共通）

パイル環境は，リモートアクセスに分類されます。モバイル環境で DABroker を使用する場合には，図 1-3 で示す (15) の形態があります。(15) については，「1.4 DBPARTNER，HITSENER5 などからのアクセス」を参照してください。

図 1-3 DABroker の使用環境 - 2



(凡例) DBPXXX : DBPARTNER関連製品

DABroker DABroker for XXX : DABroker関連製品

(表記) DBP/CL : DBPARTNER/Client  
 DBPMob-CL : DBPARTNER Mobile - Client  
 DBPMob-SV : DBPARTNER Mobile - Server  
 WebPgen : Web Page Generator  
 サーバAP : サーバアプリケーション

注※ DABroker (64)では(7)，(10)，(12)，(15)の形態は使用できません。

### 1.2.1 アプリケーション開発用インタフェースが豊富

DABroker 関連製品では、サーバアプリケーションを開発するためのインタフェースを提供します。提供するインタフェースは、多様な開発言語に対応しています。したがって、開発環境に応じた言語を選択できます。DABroker(64) 関連製品で提供するインタフェースは、次のとおりです。

- DABroker for Java  
JDBC インタフェース ( Java )
- DABroker for ODBC  
ODBC インタフェース

### 1.2.2 DBPARTNER, HITSENER5, DBPARTNER Library, XDM/RD 外部表からのアクセスをサポート

DABroker 関連製品で提供する API を使ってアプリケーションを開発しなくても、GUI を提供する DBPARTNER, HITSENER5, DBPARTNER Library, 又は XDM/RD 外部表からデータベースにアクセスできます。

### 1.2.3 アクセスできるデータベースの種類が豊富

DABroker は、次の DBMS 及びリモートデータベースアクセス用プログラムに対応するインタフェースを提供します。

ORACLE

Oracle10g, Oracle11g 及び Oracle12c にアクセスできます。

HiRDB

SQL Server

Windows の場合だけアクセスできます。

ODBC3.0 でアクセスします。

Database Connection Server

( メインフレーム系データベースへのアクセスを実現するプログラム )

DABroker は、リレーショナルデータベースだけではなく、オブジェクトリレーショナルデータベースやメインフレーム環境のデータベースへのアクセスをサポートします。

アプリケーション開発で使用するインタフェースによって、アクセスできるデータベースが異なります。アクセスできるデータベースについては、次の各マニュアルを参照してください。

- 「DABroker for Java」
- 「DABroker for Java<sup>TM</sup> Version 2 DABroker Driver for Java<sup>TM</sup> Technology」

## 1. DABroker の概要（共通）

- 「DABroker for ODBC」

HITSENER5 からアクセスできるデータベースについては、HITSENER5 のマニュアルを参照してください。

### （１）リレーショナルデータベース（RDBMS）及びオブジェクトリレーショナルデータベース（ORDBMS）のサポート

DABroker では、RDBMS（Relational DBMS）の、ORACLE、HiRDB、及び SQL Server へのアクセスをサポートします。

### （２）メインフレーム系データベースのサポート

DABroker は、メインフレーム系データベースへのアクセスもサポートします。メインフレーム系データベースへのアクセスには、リモートデータベースへのアクセスを実現する Database Connection Server を使用します。

Database Connection Server を使ってアクセスできるデータベースは、次のとおりです。

- VOS3 XDM/RD
- VOS3 XDM/SD
- VOSK SQL/K
- VOS1 PDMII E2
- VOS1 RDB1 E2
- VOSK スプールファイル

使用するアプリケーション開発用インタフェースによって、アクセスできるデータベースが異なります。詳細については、各 DABroker 関連製品、DBPARTNER のマニュアルを参照してください。

## 1.2.4 分散トランザクション処理

TPBroker の OTS(Object Transaction Services) 機能、Java JTS 機能を提供するトランザクションマネージャ (Java TM) を利用することで、DABroker からトランザクションを制御することなく、複数異種のデータベースに対して、X/Open DTP モデル XA インタフェースを使用した分散トランザクションを実現できます。DABroker(64) では JavaJTS を使用した分散トランザクション処理だけ使用できます。

### （１）Java JTS を使った分散トランザクション処理

#### （a）Java JTS を使った分散トランザクション処理の概要

接続先が次の DBMS の場合、Java JTS 機能を提供するトランザクションマネージャ (Java TM) を利用することで分散トランザクションを実現できます。




- HiRDB
- ORACLE

また、Java™ にトランザクションの制御を任せることで、DABroker のデータベースアクセス処理と、Java™ と連携する他製品のリソースアクセス処理とを、一つのグローバルトランザクションとして同期制御できるようになります。複数異種の分散データベースへのアクセスの例を図 1-4 に示します。


図 1-4 複数異種の分散データベースへのアクセスの例 (Java JTS を使った分散トランザクション処理)

複数異種の分散データベースへのアクセスの例

- ・サーバアプリケーションによる複数データベースへのアクセス処理



- ・Java JTSによる分散トランザクション処理



#### (b) Java JTS を利用するまでの手順

Java JTS を使って分散トランザクション処理を実現するには、次の手順で準備しておく必要があります。各手順の詳細については、Java™ が提供するドキュメントを参照してください。

- ・Java™ の環境設定

## 1. DABroker の概要（共通）

- DBMS の XA 接続環境設定
- DABroker for Java Version 2 と Extension の JTA 環境設定
- JNDI 環境設定
- DABroker の環境設定
- Java TM の開始

## 1.3 アプリケーション開発用インタフェースの使用

---

DABroker 関連製品では、データベースにアクセスするアプリケーションを開発するための、インタフェースを提供します。ここでは、DABroker 関連製品で提供する、アプリケーション開発用インタフェースの特長、及び使用形態について説明します。

### 1.3.1 DABroker for Java で開発するアプリケーション

DABroker for Java では、JDBC インタフェースに対応する JDBC ドライバを提供します。ここで開発するアプリケーションは、JDBC インタフェースの仕様に従って開発します。JDBC とは、Java の標準的なデータベースアクセス用のインタフェースで、JDK1.2 以降 (java.sql パッケージ) で提供されます。DABroker for Java で開発するアプリケーションは、JDBC で実現できる検索、更新などの処理を要求できます。

DABroker for Java では、OS に依存しない実行環境を提供するなどの Java の特長を活かしたアプリケーションを開発できます。また、Applet を開発した場合、Applet がダウンロードされるクライアントごとに Applet をメンテナンスする必要があるため、Applet 開発者の負担を軽減できます。

Extension は、JDBC2.0 の拡張機能を提供します。JNDI (Java Naming and Directory Interface)、JTS (Java Transaction Service) や JTA (Java Transaction API) との連携機能を提供します。

注 DABroker for Java Version 2 の機能です。

#### (1) DABroker for Java を使って開発するときの特長

次に DABroker for Java の特長を示します。

##### (a) クライアントアプリケーション及びサーバアプリケーションの開発

DABroker for Java で開発できるアプリケーションには、次の三種類があります。それぞれのアプリケーションは、JDBC インタフェースの仕様に従って開発します。

- Applet  
WWW サーバからダウンロードして使用するプログラムです。マスタデータとなるプログラムがサーバにあれば、サーバからのダウンロードで常に最新の Applet を利用できます。ダウンロードするクライアントごとにプログラムをメンテナンスする必要がありません。
- クライアントアプリケーション  
クライアントマシンに常駐するプログラムです。WWW ブラウザを使用しないで動作させます。

## 1. DABroker の概要（共通）

- サーバアプリケーション

サーバマシンに常駐するプログラムです。サーバアプリケーション，DABroker，JDBC ドライバを同一マシンに組み込んで使用するため，通信処理のオーバーヘッドがなく，クライアントアプリケーションでの動作に比べて処理性能が向上します。

### （b）JDBC ドライバの提供

DABroker for Java では，JDBC ドライバを提供します。JDBC ドライバは，JDBC インタフェースに従って開発したアプリケーションからの要求を処理し，データベースへのアクセスを実現します。

### （c）すぐに使用できる Applet を提供

データの検索を GUI から実行する Applet を提供します。提供 Applet は，「DB アクセスアプレット」と呼びます。DB アクセスアプレットは，SQL 文を直接入力する GUI を持っているため，SQL 文を入力するとデータの更新なども実行できます。DB アクセスアプレットを使用すると，アプリケーションを開発することなく，Java からデータベースにアクセスできます。

### （d）データベースアクセスを同期処理で実行

DABroker for Java で開発するアプリケーションは，データベースアクセスを同期処理で実行します。同期アクセス処理でデータベースアクセスを実行すると，データベースでの処理結果がアプリケーションに通知されるまで，アプリケーションでは，次の処理を実行できません。同期アクセス処理については，「2.2 データベースアクセス」を参照してください。

## （2）DABroker for Java の使用形態

DABroker for Java は，次の環境で動作するアプリケーションを開発できます。

- WWW 環境
- クライアント / サーバ環境


次に，DABroker for Java のそれぞれの環境でのシステム構築例を示します。

### （a）WWW 環境で使用する - Applet を使用する

Java Applet を作成し，WWW サーバから Java Applet をダウンロードして使用します。

図 1-5 に，システム構成例を示します。

図 1-5 Applet を開発した場合のシステム構成例




## (b) クライアント環境で使用する - クライアントアプリケーションを使用する

クライアント / サーバ環境で使用するアプリケーションです。クライアントマシンに、開発したアプリケーション、及び DABroker for Java で提供する JDBC ドライバを組み込んで使用します。

図 1-6 に、システム構成例を示します。

## 1. DABroker の概要（共通）


図 1-6 Java でクライアントアプリケーションを開発した場合のシステム構成例



### (c) サーバ環境で使用する - サーバアプリケーションを使用する

クライアント/サーバ環境で使用するアプリケーションです。サーバマシンに、開発したアプリケーション及び DABroker for Java で提供する JDBC ドライバを組み込んで使用します。図 1-7 に、システム構成例を示します。

図 1-7 Java でサーバアプリケーションを開発した場合のシステム構成例




注※ サーバ AP に対応するために任意で用意するプログラムです。

#### (d) 分散トランザクション環境で使用する - サーバアプリケーションを使用する

分散トランザクション環境で使用するアプリケーションです。分散トランザクション機能は、Java™, Extension 及びトランザクション連携機能に関連するクラスのインタフェース定義を組み込んで使用します。また、使用する前提として、データベースとの接続情報を JNDI に登録しておきます。

Java Application の動作時には、JNDI に登録してあるデータベースとの接続情報を取り込みます。その情報を元にトランザクションマネージャと連携し、Java Application と DABroker を接続します。図 1-8 に、システム構成例を示します。

図 1-8 Java で分散トランザクション機能を利用したサーバアプリケーションを開発した場合のシステム構成例



### 1.3.2 DABroker for ODBC で開発するアプリケーション

DABroker for ODBC は、DABroker に対応する ODBC ドライバを提供します。

ODBC ドライバはデータベースアクセスのための API です。ODBC ドライバを使うと、アプリケーションから各種の DBMS に統一したインタフェースでアクセスできます。



DABroker for ODBC を使うと、ODBC インタフェースを利用したサーバアプリケーションを作成できます。また、既存の ODBC 対応のアプリケーションも、DABroker for ODBC を使ってデータベースにアクセスできます。

**！ 注意事項**

DABroker(64) では DABroker for ODBC のローカル接続は使用できません。

## （１）DABroker for ODBC の特長

DABroker for ODBC の特長を次に示します。

### ODBC 3.0 対応

DABroker for ODBC は ODBC 3.0 に対応しています。DABroker for ODBC を使えば、ODBC 3.0 で新しく追加された機能を含んだアプリケーションが作成できます。

### マルチスレッド対応

DABroker for ODBC はサーバ上で動作することを前提としているため、マルチスレッドに対応しています。これによって、複数処理でのスループットの向上を実現しました。

## （２）DABroker for ODBC の使用形態

DABroker for ODBC は、次の環境で動作するアプリケーションを開発できます。

- WWW 環境
- クライアント / サーバ環境

ODBC インタフェースを利用して開発したサーバアプリケーションは、DABroker for ODBC と同じマシンに組み込んで使用します。DABroker for ODBC と DABroker は、異なるマシンに組み込まれていても構いません。

次に、DABroker for ODBC のそれぞれの環境でのシステム構築例を示します。


### （a）WWW 環境で使用する - ASP ファイルを使用する

DABroker for ODBC を組み込んだ WWW サーバ上に、ODBC インタフェースを使用した ASP ファイルを作成し、WWW ブラウザから使用します。ASP ファイルとは、Microsoft Internet Information Server の機能である Active Server Pages で使用するファイルです。

図 1-9 にシステム構成例を示します。

## 1. DABroker の概要（共通）


図 1-9 ODBC インタフェースで ASP ファイルを作成した場合のシステム構成例



### (b) クライアント/サーバ環境で使用する - サーバアプリケーションを使用する

クライアント/サーバ環境で使用するアプリケーションです。サーバマシンに、開発したアプリケーションと DABroker for ODBC を組み込んで使用します。図 1-10 にシステム構成例を示します。

図 1-10 ODBC インタフェースでサーバアプリケーションを開発した場合のシステム構成例



注※ サーバAPIに対応するために任意で用意するプログラムです。

## 1.4 DBPARTNER , HITSENSER5 などからのアクセス

---

DABroker 関連製品で提供する API を使ってアプリケーションを開発しなくても、GUI を提供する DBPARTNER , 又は HITSENSER5 からデータベースにアクセスできます。

DBPARTNER には、次の製品があります。

- DBPARTNER/Client  
クライアント / サーバ環境の形態で使用できます。
- DBPARTNER/Web  
WWW 環境の形態で使用できます。

HITSENSER5 には、次の製品があります。

- HITSENSER5 Professional  
クライアント / サーバ環境の形態で使用できます。
- HITSENSER5 Standard  
クライアント / サーバ環境の形態で使用できます。
- HITSENSER5 for Cosmicube  
クライアント / サーバ環境の形態で使用できます。
- HITSENSER5 for RDB  
クライアント / サーバ環境の形態で使用できます。
- HITSENSER5 Web  
WWW 環境の形態で使用できます。

このほか、次の製品を使用してデータベースにアクセスできます。これらの方法ではデータベースを操作するアプリケーションプログラムを作成します。

- DBPARTNER Library  
クライアント / サーバ環境の形態で使用できます。
- XDM/RD E2 の外部表  
クライアント / サーバ環境の形態で使用できます。

HITSENSER5 からアクセスできるデータベースについては、HITSENSER5 のマニュアルを参照してください。

XDM/RD E2 の外部表からアクセスできるデータベースについては、XDM/RD E2 のマニュアルを参照してください。

### 1.4.1 DBPARTNER/Client を利用する場合

データベースアクセスを DBPARTNER/Client で提供する GUI から要求できます。

DBPARTNER/Client は、各種データベースに直接アクセスしてデータ処理を要求しま

す。実行できるデータベースの操作は、次のとおりです。


- データの検索（抽出）
- データの更新（追加，変更，削除）
- 表定義

DBPARTNER/Client を使用すると，DBPARTNER/Client のマシン上にある表計算ソフトと連携し，各種アプリケーションと連動できるため，データベースで検索したデータの加工・編集ができます。

DBPARTNER/Client からのデータベースアクセスは，同期アクセス処理を使用して実行できます。データベースアクセスの方法については，「2.2 データベースアクセス」を参照してください。

図 1-11 にシステム構成例を示します。

図 1-11 DBPARTNER/Client を使用する場合のシステム構成例



## 1.4.2 DBPARTNER/Web を利用する場合


DBPARTNER/Web は，WWW サーバに組み込んで使用します。DBPARTNER/Web を利用する場合は，DBPARTNER/Web が提供する HTML インタフェースを表示した WWW ブラウザからデータベースアクセスを要求します。実行できるデータベースの操作処理を次に示します。

- データの検索（抽出）
- データの更新（追加，変更，削除）

DBPARTNER/Web からのデータベースアクセスは，同期アクセス処理で実行できます。データベースアクセスの方法については，「2.2 データベースアクセス」を参照してください。

図 1-12 にシステム構成例を示します。

図 1-12 DBPARTNER/Web を利用する場合のシステム構成例



### 1.4.3 HITSENER5 を利用する場合

データベースアクセスを、HITSENER5 で提供する GUI から要求できます。

HITSENER5 を使うと、多数の条件を組み合わせでデータベース中のデータを絞り込み、結果を表やグラフに表示できます。


HITSENER5 では、次の場合にデータベースを参照します。

- 分析データベースを作成する場合
- 分析対象データを作成する場合
- 分析データを取得する場合
- 管理情報をリレーショナルデータベースに登録する場合

HITSENER5 からのデータベースアクセスは、同期アクセス処理になります。同期アクセス処理については、「2.2.1 同期アクセス処理」を参照してください。

図 1-13 にシステム構成例を示します。

図 1-13 HITSENER5 を利用する場合のシステム構成例



#### 1.4.4 HITSENER5 Web を利用する場合


HITSENER5 Web は、WWW サーバに組み込んで使用します。HITSENER5 Web を使くと、HITSENER5 Web が提供する HTML インタフェースを表示した WWW ブラウザから HITSENER5 の機能を利用できます。データベース中のデータの参照なども、WWW ブラウザから要求します。

HITSENER5 Web からのデータベースアクセスは、同期アクセス処理になります。同期アクセス処理については、「2.2.1 同期アクセス処理」を参照してください。

図 1-14 にシステム構成例を示します。

## 1. DABroker の概要（共通）

図 1-14 HITSENER5 Web を利用する場合のシステム構成例



### 1.4.5 DBPARTNER Library を利用する場合

データベースアクセスを、DBPARTNER Library が提供する API を使用して作成したアプリケーションプログラムから要求できます。

DBPARTNER Library を使うと、VOSK システムから DABroker を経由して、ワークステーションやパーソナルコンピュータ上のデータベースの検索、加工、及び編集ができます。

実行できるデータベース操作は、次のとおりです。


データの検索

データの更新（追加・変更・削除）

図 1-15 にシステム構成例を示します。



図 1-15 DBPARTNER Library を利用する場合のシステム構成例



### 1.4.6 XDM/RD E2 の外部表を利用する場合

データベースアクセスを、XDM/RD E2 の外部表を操作するように作成したアプリケーションプログラムから要求できます。

XDM/RD E2 の外部表を使うと、VOS3 上の XDM/RD E2 の外部表から DABroker を経由して、ワークステーションやパーソナルコンピュータ上のデータベースの検索、加工、及び編集ができます。


実行できるデータベース操作は、次のとおりです。

#### データの検索

図 1-16 にシステム構成例を示します。

## 1. DABroker の概要（共通）

図 1-16 XDM/RD E2 の外部表を利用する場合のシステム構成例



# 2

## DABroker の機能（共通）

この章では，DABroker の機能について説明します。  
UNIX を使用する環境と Windows を使用する環境で共通の内容です。

---

2.1 マルチスレッドの実行

---

2.2 データベースアクセス

---

2.3 DABroker との接続


---

## 2.1 マルチスレッドの実行

DABroker は、データベースアクセスをマルチスレッドで実行します。マルチスレッドで実行すると、シングルスレッドで実行する場合に比べてシステムリソースの消費を軽減でき、同時アクセス数（同時に実行できる処理数）の増加を実現します。

図 2-1 に示すように、シングルスレッドでは、プロセスごとにメモリ領域を確保しますが、マルチスレッドでは、一つのプロセスで使用するメモリ領域で複数スレッドのメモリ領域を確保できます。したがって、システムリソースの消費を軽減できます。

図 2-1 マルチスレッドとシングルスレッドでのシステムリソース消費量の比較




また、マルチスレッドで実行すると、シングルスレッドで実行する場合に比べて、処理にかかる時間を短縮できます。図 2-2 で同一処理を複数回実行する場合の例を示します。シングルスレッドでは、複数の処理を一つのスレッドで実行しますが、マルチスレッドでは、処理ごとにスレッドを生成し、スレッドを並行して実行できます。したがって、処理時間を短縮できます。スレッドを並行に実行することで処理時間を短縮するため、マルチスレッドは、非同期アクセス処理に適しています。

図 2-2 マルチスレッドとシングルスレッドでの処理時間の比較


＜シングルスレッドの場合＞…(例)：1プロセス1スレッドで2回の検索要求をした場合

この場合、1回目の処理が終わるまで2回目の処理を実行できません。



＜マルチスレッドの場合＞…(例)：1プロセス2スレッドで2回の検索要求をした場合

この場合、1回目の処理と2回目の処理を並行して実行できます。




注 DBとは、データベースのことです。

次に、DABroker で実現するスレッドの構成について説明します。

### 2.1.1 アプリケーションから実行するマルチスレッド

DABroker では、開発したアプリケーション、DABroker 関連製品、及び DABroker で一つのプロセスを生成して実行します。プロセスで生成するスレッドの構成は、開発するアプリケーションによって異なります。DABroker 関連製品が提供する API を使用すると、スレッドの制御方法などを意識することなく、マルチスレッドで実行するアプリケーションを開発できます。図 2-3 に、スレッドの生成例を示します。

図 2-3 スレッドの生成例



アプリケーションからのマルチスレッドの実行は、同時に複数処理を実行したい場合に適しています。つまり、データベースへの非同期アクセス処理に適しています。

## 2.1.2 DBPARTNER から実行するマルチスレッド


DABroker は、DBPARTNER を使用する場合 DABroker にアクセスするユーザの単位にスレッドを生成します。図 2-4 に、DBPARTNER を使用する場合のスレッドの生成処理を示します。

図 2-4 DBPARTNER の場合の DABroker の処理方法

<クライアントから、10ユーザの処理要求がある場合>

<条件>

- ・最大接続ユーザ数 (DABMAXUSERS) : 10 (ユーザ)
- ・1プロセスあたりの実行ユーザ数 (DABMAXBLOCKUSERS) : 4 (ユーザ)
- ・最大処理プロセス数 (DABMAXPROCESS) : 3 (プロセス)



<参考>

- ・DABrokerで処理できる最大接続ユーザ数 : 12 (ユーザ)

$$= \begin{array}{|l|} \hline 1 \text{ プロセスあたりの実行ユーザ数} \\ \hline : 4 (\text{ユーザ}) \\ \hline \end{array} * \begin{array}{|l|} \hline \text{最大処理プロセス数} \\ \hline : 3 (\text{プロセス}) \\ \hline \end{array}$$

1 プロセスで処理するスレッド数 ( = DABroker に接続するユーザ数 ) は決められているので、1 プロセスで処理するスレッド数を適切な値にすると DABroker に同時に接続できるユーザ数の増加にも効率的に対応できます。

1 プロセスで処理するスレッド数 ( 1 プロセスあたりの実行ユーザ数 ) は、DABroker 動作環境定義ファイルで設定します。

## 2. DABroker の機能（共通）

DABroker 動作環境定義ファイル，最大接続ユーザ数，最大処理プロセス数，1 プロセス当たりの実行ユーザ数については，次の箇所を参照してください。

UNIX の場合：「3.4 DABroker の動作環境の設定」

Windows の場合：「4.5 DABroker 環境設定項目」


設定値の見積もり方法については「5.2 DBPARTNER を使用する場合のスレッドのチューニング」を参照してください。



## 2.2 データベースアクセス

ここでは、DABroker のデータベースアクセスの処理方法について説明します。

図 2-5 データベースアクセス



データベースアクセスは、次のどれかの方法で実行します。なお、アクセスを要求するインタフェースによって実行できる処理方法は異なります。

### 2.2.1 同期アクセス処理

SQL の実行、ストアドプロシジャの制御などを同期アクセスで実行します。

アプリケーション、DBPARTNER、HITSENSER5、DBPARTNER Library、又は XDM/RD 外部表から要求を受けるごとに処理を実行し、アプリケーションなどに結果を返す処理を同期アクセス処理といいます。同期アクセス処理の場合、アプリケーションなどでは、結果が返ってくるまで（サーバでの処理が終了するまで）次の要求（又は別の操作）ができません。同期アクセス処理は、アプリケーション、DBPARTNER、HITSENSER5、DBPARTNER Library、及び XDM/RD 外部表のどれからも要求できます。通常、DBPARTNER、HITSENSER5、DBPARTNER Library、又は XDM/RD 外部表では同期アクセス処理になります。

### 2.2.2 非同期アクセス処理

SQL の実行、ストアドプロシジャの制御などを非同期アクセスで実行します。

アプリケーションからの要求を受けると、先にアプリケーションに対して要求を受け付けたことを通知し、その後処理を実行します。アプリケーションでは、処理の結果を待たずに（サーバでの処理の終了を待たずに）次の要求（又は別の操作）ができます。アプリケーションから結果の確認要求があった場合、アプリケーションに対する処理結果を通知します。この処理を非同期アクセス処理といいます。なお、非同期アクセス処理は、アプリケーションから要求された場合だけ実行します。

### 2.2.3 分散トランザクション処理

TPBroker の OTS 機能、又は Java JTS 機能を提供するトランザクションマネージャ（Java TM）を使って、TPBroker や Java TM にトランザクションの制御を任せることで、DABroker のデータベースアクセス処理と、TPBroker や Java TM と連携する他製品のリソースアクセス処理とを、一つのグローバルトランザクションとして同期制御できる

## 2. DABroker の機能（共通）


ようになります。

ワークフローを実現するアプリケーションを考えた場合、案件の詳細を登録するデータベースと、案件の流れを記録するメッセージキューが必要です。しかし、案件の詳細を登録するデータベースへのアクセスには DABroker を利用していて、メッセージキューへのアクセスには TPBroker と連携する他製品を利用していたとします。この場合でも、TPBroker の OTS 機能を両方のリソースアクセス処理で利用することで、二つのリソースアクセス処理を同期させることができます。

## 2.3 DABroker との接続

DABroker 関連製品を使用して開発するアプリケーション，DBPARTNER，HITSENSER5，DBPARTNER Library，又は XDM/RD 外部表と，DABroker との接続について説明します。

図 2-6 DABroker との接続



### 2.3.1 アプリケーションと DABroker との接続


アプリケーションと DABroker との接続（通信）処理は，API によって異なります。

- DABroker for Java

DABroker for Java で開発したアプリケーションと DABroker の通信は，Java 標準 API (java.net クラスライブラリ)，Java RMI (Java Remote Method Invocation) などを使用して実現します。DABroker for Java で Applet を開発した場合は，DABroker との通信トレースを取得できます。

図 2-7 に，DABroker for Java を使用した場合の通信処理について示します。

図 2-7 DABroker for Java での通信処理




- DABroker for ODBC

DABroker for ODBC で開発したアプリケーションと DABroker の通信は，ODBC インタフェースを使用して実現します。DABroker for ODBC で LAN 接続用のサーバアプリケーションを開発した場合は，DABroker との通信トレースを取得できます。

図 2-8 に，DABroker for ODBC を使用した場合の通信処理について示します。

## 2. DABroker の機能（共通）

図 2-8 DABroker for ODBC での通信処理



### 2.3.2 DBPARTNER , HITSENSER5 , DBPARTNER Library , 又は XDM/RD 外部表と DABroker との接続

DBPARTNER , HITSENSER5 , DBPARTNER Library , 又は XDM/RD 外部表との通信時 , DABroker は TCP/IP を使用してコネクションの確立と解放を次のように処理します。

#### 同期アクセスの場合

クライアントからの要求に応じてコネクションを確立 , 解放します。コネクションの確立中にサーバはクライアントからのデータベースアクセス要求を受け付けます。解放したコネクションを再び確立するには , クライアントを再起動する , 又はクライアントから再度 , コネクションの確立を要求します。

# 3

## DABroker の環境設定と運用 (UNIX)

この章では，UNIX で DABroker を使用するための環境設定の方法，及び運用の方法について説明します。

- 
- 3.1 環境設定の手順
  - 3.2 DABroker のインストールとセットアップ
  - 3.3 ネットワーク環境の設定
  - 3.4 DABroker の動作環境の設定
  - 3.5 DABroker の動作環境の設定項目
  - 3.6 DABroker 接続先データベースの定義
  - 3.7 DABroker の起動と終了
  - 3.8 DABroker の処理内容の表示
  - 3.9 DABroker コネクションマルチ定義 (Database Connection Server 経由の DB アクセス定義)
  - 3.10 コネクションマルチ機能の使用
  - 3.11 ORACLE アクセスライブラリ再作成方法
-

## 3.1 環境設定の手順

---

ここでは、DABroker を使用する環境の設定手順について説明します。なお、説明は、次のことを前提にしています。

- DBMS を使用できる環境が既に構築されていること
- 開発アプリケーション、及び DABroker を組み込むマシンをネットワーク上で使用できる環境が既に構築されていること
- DBPARTNER, HITSENSER5, DBPARTNER Library, 又は XDM/RD 外部表からのアクセスを利用する場合は、DBPARTNER, HITSENSER5, DBPARTNER Library, 又は XDM/RD 外部表を組み込むマシンをネットワーク上で使用できる環境が既に構築されていること


DABroker の環境設定の操作手順を、DABroker 関連製品を使用する場合と DBPARTNER, HITSENSER5, DBPARTNER Library, 又は XDM/RD 外部表を使用する場合に分けて説明します。なお、この章以降 DABroker と直接のインタフェースを持つプログラムのことをクライアント、DABroker を組み込むマシンをサーバと呼びます。

### 3.1.1 DABroker 関連製品を使用する場合の環境設定

DABroker 関連製品を使用する場合の環境設定の手順を図 3-1 に示します。

図 3-1 では、環境設定完了後、最初に DABroker を運用するまでの操作を示しています。

図 3-1 DABroker 関連製品を使用する場合の環境設定の手順



### 3.1.2 DBPARTNER , HITSENSER5 , DBPARTNER Library , 又は XDM/RD 外部表を使用する場合の環境設定


DBPARTNER , HITSENSER5 , DBPARTNER Library , 又は XDM/RD 外部表を使用する場合は、図 3-2 に示す手順で DABroker の環境を設定してください。

ただし、(3) の「ネットワーク環境の設定」については、使用する環境によって設定が必要かどうか異なります。

図 3-2 では、環境設定完了後、最初に DABroker を運用するまでの操作を示しています。

### 3. DABroker の環境設定と運用 (UNIX)

図 3-2 DBPARTNER, HITSENSER5, DBPARTNER Library, 又は XDM/RD 外部表を使用する場合の環境設定の手順





## 3.2 DABroker のインストールとセットアップ

ここでは、DABroker のインストールとインストール後に実行するセットアップ操作について説明します。

### 3.2.1 DABroker をインストールするマシン

使用するデータベースによって、DABroker をインストールできるマシンが決まります。DABroker をインストールするマシンについて、使用するデータベースごとに説明します。

HiRDB 又は ORACLE にアクセスする場合

DABroker は、DBMS のサーバプログラム又は DBMS のクライアントプログラムがインストールされたマシンにインストールしてください。なお、「1.2 DABroker の使用環境」では、DABroker を DBMS のサーバプログラムがインストールされたマシンにインストールする形態を示しています。

### 3.2.2 DABroker のインストール

DABroker のインストールは、標準インストーラ機能 (Hitachi PP Installer) を使用して実行します。インストール先ディレクトリは、**/opt/DABroker** です。

表 3-1 に、DABroker のインストール時に作成されるファイル及びディレクトリの中で、DABroker の関連製品で開発するアプリケーションからデータベースにアクセスする場合に必要なファイルとディレクトリを示します。

表 3-1 DABroker のインストール時に作成されるディレクトリとファイル

インストール時に作成されるディレクトリとファイル		説 明
/opt/DABroker	-	<インストール先ディレクトリ>
	/bin	<実行コマンド格納ディレクトリ>
	/dabsetup	DABroker セットアップコマンド
	/dabstart	DABroker の起動
	/dabstop	DABroker の終了
	/dabstat	DABroker の動作状態の表示
	/dabeltrc	クライアントとの通信トレースの表示
	/dabdbtrc	データベースアクセストレースの表示
	/dabcmstart	コネクションマルチ機能の起動
	/dabcmstop	コネクションマルチ機能の終了
	/dabcmstat	コネクションマルチ機能の動作状態の表示

### 3. DABroker の環境設定と運用 (UNIX)

インストール時に作成されるディレクトリとファイル		説 明
/lib		<ライブラリ格納ディレクトリ> ネイティブライブラリ (libdaJavaC.sl) など
/obj		<オブジェクトファイル用ディレクトリ>
/AGT		<エージェント処理用ディレクトリ>
/AGTGRP		<グループ管理用ディレクトリ>
/msg		<メッセージ用ディレクトリ>
/sample	-	<サンプル格納ディレクトリ>
	/dasysconf	DABroker 動作環境定義ファイルのサンプル
	/dadbenv	接続先データベース定義ファイルのサンプル
	/damconenv	コネクションマルチ定義ファイルのサンプル
/conf		<DABroker 動作環境定義ファイルなどの格納ディレクトリ>
/spool		<DABroker スプール情報格納ディレクトリ>
/patch_dab		<修正パッチ履歴ディレクトリ>
/.dabrokerenv		<DABroker の運用情報ファイル>
/.HTC_2340.inf		<DABroker トラブルシュート取得情報ファイル>

### 3.2.3 DABroker のセットアップ

インストール後、次の操作を実行します。

#### DABroker セットアップコマンドの実行

DABroker をインストール後、DABroker セットアップコマンド (dabsetup コマンド) を実行し、DABroker を運用するディレクトリ及び管理ユーザを設定します。DABroker セットアップコマンドの実行方法については、「3.2.3(1) セットアップコマンドの実行手順」を参照してください。「DABroker 運用ディレクトリ」とは、DABroker が提供するファイル及びディレクトリを格納し、DABroker を実行するディレクトリのことです。

なお、DABroker セットアップコマンド実行後に DABroker 関連製品をインストールした場合は、DABroker 関連製品で提供するセットアップコマンドを実行してください。DABroker 関連製品で提供するセットアップコマンドについては、DABroker 関連製品の各マニュアルを参照してください。

#### ライブラリ格納ディレクトリの登録

- HP-UX の場合：SHLIB\_PATH (OS の環境変数) への登録

DABroker で提供する、ライブラリ格納ディレクトリ「DABroker 運用ディレクトリ /lib」を SHLIB\_PATH に登録し、DABroker を運用できる状態にしてください。また、HiRDB を使用する場合は HiRDB ライブラリのパス名 (標準値: /opt/

HiRDB\_P/client/lib), ORACLE を使用する場合は ORACLE クライアントライブラリ (64 ビット)(libclntsh.sl) のパス名も SHLIB\_PATH に登録してください。

- AIX の場合: LD\_LIBRARY\_PATH, 及び LIBPATH (OS の環境変数) への登録  
DABroker で提供する, ライブラリ格納ディレクトリ「DABroker 運用ディレクトリ /lib」を LD\_LIBRARY\_PATH, 及び LIBPATH に登録し, DABroker を運用できる状態にしてください。  
また, HiRDB を使用する場合は HiRDB ライブラリのパス名 (標準値: /opt/HiRDB\_P/client/lib), ORACLE を使用する場合は ORACLE クライアントライブラリ (64 ビット)(libclntsh.a) のパス名も LD\_LIBRARY\_PATH, 及び LIBPATH に登録してください。
- Red Hat Linux の場合: LD\_LIBRARY\_PATH (OS の環境変数) への登録  
DABroker で提供する, ライブラリ格納ディレクトリ「DABroker 運用ディレクトリ /lib」を LD\_LIBRARY\_PATH に登録し, DABroker を運用できる状態にしてください。

## (1) セットアップコマンドの実行手順

DABroker セットアップコマンドの実行手順について次に示します。

1. DABroker を管理するユーザ (UNIX ログインユーザ) を OS に登録する。ユーザ ID 登録後, パスワードも登録する。  
登録方法は, 使用する OS のマニュアルを参照してください。  
ここで登録したユーザでログインするユーザは, 「DABroker の管理ユーザ」と呼びます。DABroker 管理ユーザに与えられる権限は次のとおりです。
  - DABroker で提供するファイル及びディレクトリの所有者としてのアクセス権
  - DABroker の運用コマンドの実行権

<注意>  
ORACLE にアクセスする場合は, ユーザ ID を「3」以上にしてください。
2. DABroker インストール先ディレクトリのグループ / ユーザを, DABroker の管理グループ / ユーザに変更する。  
DABroker インストール先ディレクトリのアクセス権を確認し, DABroker の管理グループ / ユーザに変更しておいてください。
3. DABroker セットアップコマンド (dabsetup) を実行する。  
dabsetup コマンドによって, DABroker 運用ディレクトリがセットアップされます。セットアップ後, DABroker 運用ディレクトリ, および DABroker 運用ディレクトリにあるディレクトリやファイルの所有者は, DABroker の管理グループ / ユーザになります。  
また, dabsetup コマンドの引数にパスを指定することで, DABroker 運用ディレクトリを任意の場所に変更することもできます。  
dabsetup コマンドの実行方法については, 「3.2.3(1)(a) DABroker セットアップコマンド」を参照してください。

### 3. DABroker の環境設定と運用 (UNIX)

なお、DABroker インストール直後の DABroker 運用ディレクトリは、インストール先ディレクトリ (/opt/DABroker) に設定されています。

#### (a) DABroker セットアップコマンド

次に、dabsetup コマンドの使用方法を示します。

##### 形 式

```
# dabsetup [-d | パス名]
```

##### 機能

dabsetup コマンドは、DABroker の運用ディレクトリを指定するコマンドです。

dabsetup コマンドは、インストール先ディレクトリにインストールされたディレクトリ及びファイルを、指定された運用ディレクトリに移動します。

また、dabsetup コマンドは、運用ディレクトリの削除も実行します。

##### 使用できるユーザ

OS のスーパーユーザ

##### 指定値

###### パス名

DABroker 運用ディレクトリを変更する場合に指定します。

dabsetup コマンドは、ここで指定された場所に DABroker 運用ディレクトリを作成します。パス名はフルパスで指定してください。

また、パス名に次の場所を指定することはできません。

- リモートファイルシステム上のディレクトリ
- リモートファイルシステム
- ローカルファイルとリンクしたディレクトリ

なお、パス名の指定を省略した場合、既に設定されている DABroker 運用ディレクトリに再作成します。

###### -d

DABroker 運用ディレクトリを削除、または初期状態に戻す場合に指定します。

DABroker 運用ディレクトリを作成する場合、このオプションは指定しないでください。なお、-d オプションを指定したときの動作は、次に示すとおりです。

- DABroker 運用ディレクトリを初期状態 (インストール先ディレクトリ) に戻します。
- DABroker 運用ディレクトリがインストール先ディレクトリ (/opt/DABroker) と同じ場合は、dabsetup コマンドは何もしないで終了します。
- DABroker 運用ディレクトリを初期状態に戻したあと、続けて DABroker を使用する場合は、DABroker の再インストールする必要はありません。
- dabsetup コマンドを使用して再度 DABroker 運用ディレクトリを作成してください。

### 注意事項

- dabsetup コマンドを使用して、DABroker 運用ディレクトリをインストール先ディレクトリ (/opt/DABroker) 以外の場所に変更すると、パス名に指定された場所に「DABroker」ディレクトリを作成し、DABroker の実行に必要なディレクトリやファイルをインストール先ディレクトリ (/opt/DABroker) からコピーします。dabsetup コマンド実行後、インストール先ディレクトリ (/opt/DABroker) には、DABroker の実行に必要なディレクトリやファイルが残ったままになります。
- dabsetup コマンドは、DABroker が停止中に実行してください。
- dabsetup コマンドで DABroker を再度セットアップする場合、運用ディレクトリでの DABroker の動作状態を初期状態にします。ただし、ユーザが作成した DABroker 動作環境定義ファイル、ログファイル及びトレースファイルなどはセットアップしません。

### コマンド実行時の注意事項

- 運用ディレクトリとして指定するパスが、ファイルとして存在する場合は、dabsetup コマンドの実行を中止します。
- 運用ディレクトリとして指定するパスに、DABroker が提供するディレクトリと同一名称のファイル、又は DABroker が提供するファイルと同一名称のディレクトリが存在する場合は、dabsetup コマンドの実行を中止します。
- 運用ディレクトリとして指定したディレクトリが既に存在する場合は、上書きするかどうかをコマンド実行者に確認します。なお、上書きを指定した場合、指定したディレクトリに存在する、DABroker がセットアップしないファイル (DABroker 動作環境定義ファイルなど) は保証されます。

### コマンドの実行が失敗した場合の注意事項

- dabsetup コマンドの実行が失敗した場合は、DABroker は、dabsetup コマンドの実行を終了し、dabsetup コマンドを実行する前の状態に戻します。dabsetup コマンドの実行が完了する前に、DABroker 関連製品のセットアップコマンドを実行しないでください。
- DABroker 関連製品のセットアップコマンドの実行が失敗した場合は、DABroker は、dabsetup コマンドを実行する前の状態に戻します。したがって、DABroker のセットアップ (dabsetup コマンドの実行) からやり直してください。

### DABroker 関連製品をセットアップする場合の注意事項

- dabsetup コマンド実行後に DABroker 関連製品をインストールした場合は、DABroker 関連製品で提供するセットアップコマンドを実行してください。なお、dabsetup コマンド実行前に、DABroker 関連製品をインストールした場合は、dabsetup コマンドで DABroker 関連製品のセットアップも実行しますので、DABroker 関連製品で提供するセットアップコマンドを実行する必要はありません。

### 3. DABroker の環境設定と運用 (UNIX)

#### DABroker 運用ディレクトリを削除する場合の注意事項

- dabsetup コマンドでの運用ディレクトリの削除に失敗した場合は、残ったディレクトリ及びファイルを OS の rm コマンドで削除してください。
- dabsetup コマンドでの運用ディレクトリの削除に成功した場合も、インストール先ディレクトリに dabsetup コマンドなどのシステムに必要なファイルが残ります。インストール先ディレクトリに残ったファイルは、インストーラで削除してください (アンインストールしてください)。
- ユーザが作成した DABroker 動作環境定義ファイルは、dabsetup コマンドの実行で削除されません。必要に応じて削除してください。

## 3.3 ネットワーク環境の設定

ここでは、DBPARTNER、HITSENSER5、DBPARTNER Library、又は XDM/RD 外部表を使用する場合に、`/etc/services` ファイルに設定する DABroker のサービス名及びポート番号について説明します。

また、Database Connection Server との接続にサービス名を使用する場合の、`/etc/services` ファイルでの設定方法について説明します。

### 3.3.1 DBPARTNER、HITSENSER5、DBPARTNER Library、又は XDM/RD 外部表を使用する場合

DBPARTNER、HITSENSER5、DBPARTNER Library、又は XDM/RD 外部表を使用する場合、`/etc/services` ファイルに、TCP/IP 環境での DABroker のサービス名及びポート番号として、次の記述をファイルの行末に追加してください。

```
DABROKER_SV XXXXX/tcp
```

DABROKER\_SV : DABroker のサービス名です。

XXXXX : ポート番号です。

tcp : プロトコル名です。TCP/IP を使用することを表します。

#### 注意事項

- XXXXX には DABroker がオープンするポート番号を指定します。推奨値は 40179 です。オペレーティングシステムによっては推奨値がエフェメラルポートの範囲にあたるので、問題がある場合は別のポート番号を指定してください。このポート番号とクライアント側のポート番号には同じ値を指定します
- NIS (Network Information Service) を使用している場合、ネットワーク環境を NIS のサーバで設定してください。NIS のサーバを使用している場合、ネットワーク環境の設定は、NIS のサーバでの設定が有効になります。
- クライアント側では、使用する通信ドライバに、DABroker の組み込まれたサーバのホスト名、IP アドレス及びポート番号を登録してください。

### 3.3.2 Database Connection Server を経由してメインフレーム系データベースにアクセスする場合

Database Connection Server との接続には、DABroker では、Database Connection Server のポート番号又はサービス名を指定します。ポート番号又はサービス名は、コネクションマルチ定義ファイル (「3.9 DABroker コネクションマルチ定義 (Database Connection Server 経由の DB アクセス定義)」参照)、又は DABroker 動作環境定義ファイルの DAB\_DBS\_PORT (「3.5.1 共通項目」参照) で指定します。このとき、

### 3. DABroker の環境設定と運用 (UNIX)

サービス名を指定する場合は、`/etc/services` ファイルに、サービス名とそれに対応するポート番号を設定してください。Database Connection Server との接続にポート番号を使用する場合は、ここでの設定は不要です。

例えば、ポート番号 (接続する Database Connection Server のサーバ空間のポート番号 (サーバスケジュール番号)) が 40179 に対して、サービス名: `DBCSV` を設定する場合は、次の記述をファイルの行末に追加します。

```
DBCSV 40179/tcp
```

#### 注意事項

- サービス名には、任意の名称が設定できます。
- ここで設定したサービス名を、コネクションマルチ定義ファイル (「3.9 DABroker コネクションマルチ定義 (Database Connection Server 経由の DB アクセス定義)」参照)、及び DABroker 動作環境定義ファイルの `DAB_DBS_PORT` (「3.5.1 共通項目」参照) で指定してください。
- ポート番号は、Database Connection Server のサーバ空間のポート番号 (サーバスケジュール番号) にしてください。



## 3.4 DABroker の動作環境の設定

DABroker の動作環境を、システム構成に合わせて設定する必要があります。

DABroker が動作するために必要な項目（環境変数）とその値を、DABroker 動作環境定義ファイルに記述します。設定する項目については、「3.5 DABroker の動作環境の設定項目」を参照ください。

DBPARTNER, HITSENSER5, DBPARTNER Library, 又は XDM/RD 外部表を使用する場合、DABroker の起動時にこのファイルの内容が有効になります。

なお、DABroker 動作環境定義ファイルに記述する項目を、シェルの環境変数として設定することもできます。シェルの環境変数として設定した場合は、DABroker 動作環境定義ファイルで設定した値よりもシェルで設定した値を有効とします。

### 3.4.1 DABroker 動作環境定義ファイルの作成

DABroker では、DABroker 動作環境定義ファイルに、DABroker の動作に関する情報を定義します。DABroker 動作環境定義ファイルは、インストール時に提供されるサンプルを使用して作成します。

表 3-2 に、使用するファイルとファイルの格納先を示します。

表 3-2 DABroker 動作環境定義ファイルのファイル名

使用するサンプルファイル	DABroker 動作環境定義ファイル格納先
/opt/DABroker/sample/dasysconf	DABroker 運用ディレクトリ /conf

DABroker 動作環境定義ファイルの作成手順を次に示します。

1. サンプルファイルを、表 3-2 に示した DABroker 動作環境定義ファイルの格納先へコピーする。
2. コピー先ファイルの設定項目の標準値を必要に応じて変更する。また、値が設定されていない項目には値を入力する。
3. ファイルを保存する。

#### (1) ファイルの構成内容

提供するサンプルファイルにあるように、DABroker 動作環境定義ファイルは、「DAB」ブロックと「OTHERS」ブロックで構成されます。

##### 「DAB」ブロック

DABroker の動作環境の設定項目を指定します。

DABroker では、設定項目のチェックを実行し、不正な名称などを指定した場合は

### 3. DABroker の環境設定と運用 (UNIX)

エラーになります。

なお、ここで指定する項目については、「3.5.1 共通項目」を参照してください。

#### 「OTHERS」ブロック

DBMS などの設定項目を指定します。

DABroker では、設定項目のチェックを実行しません。このセクションに指定されたすべての項目を有効とします。

なお、ここで指定する項目については、「3.5.3 HiRDB の設定」及び「3.5.4 ORACLE の設定」を参照してください。

### (2) ファイル作成時の注意事項

- 値を変更しない設定項目は削除しないでください。
- 設定項目の export は不要です。
- 「 = 」の前後に空白文字、又はタブコードを入れないでください。入れた場合はエラーとなります。

(エラーの例) DABTMP = /tmp/dab

- 設定値に半角空白文字を使用する場合は、「' (シングルクォーテーション)」で設定値を囲んで指定してください。

(指定例) DABTMP='/tmp/dab'

- 設定値の後ろに半角空白文字、タブコード、「#」以外の文字を記載した場合は、エラーとなります。

(エラーの例) DABTMP = /tmp/dab;

- 「#」以降は、コメントとして扱います。
- 設定値には、値だけを指定します。「\$ 設定項目」で指定する値を引き継ぐことはできません。

### (3) 作成したファイルの変更

- 作成した DABroker 動作環境定義ファイルの内容の変更は、DABroker が起動していない時に行ってください。

## 3.5 DABroker の動作環境の設定項目

DABroker の動作環境を設定する項目には、次の種類があります。

- 共通項目

DABroker 関連製品で開発したアプリケーション、又はリモートアクセスのどの方法でデータベースにアクセスする場合にも設定します。

DABroker for Java Version 2 から DABroker にローカルアクセスする場合は、リモートアクセス設定項目で設定する次の項目についても有効になります。

- DABORADBA\_LONGBUFSIZE
- DABHIRDBA\_BLOBBUFSIZE
- DABDBSDBA\_BLOBBUFSIZE

これらの項目の設定方法については、「3.5.2 リモートアクセス設定項目」を参照してください。

- リモートアクセス設定項目

リモートアクセス使用時に設定します。

リモートアクセスについては、「1.2 DABroker の使用環境」を参照してください。

- HiRDB の設定項目

接続するデータベースに HiRDB を使用する場合に設定します。

- ORACLE の設定項目

接続するデータベースに ORACLE を使用する場合に設定します。

- Database Connection Server 接続設定項目

Database Connection Server を経由して、ホストのデータベースを使用する場合に設定します。

### 3.5.1 共通項目

DABroker の動作環境での共通項目について説明します。

標準値は DABroker 動作環境定義ファイルのサンプルファイルにあらかじめ設定されている値です。

共通項目の一覧を、表 3-3 に示します。

表 3-3 共通項目の一覧

設定項目	説明	標準値	指定範囲
DAB_LANG	LANG 環境変数	HP-UX の場合 ja_JP.SJIS AIX または Red Hat Linux の場合 C	詳細は「3.5.1(1) DAB_LANG ( LANG 環境変数 )」参照。

### 3. DABroker の環境設定と運用 ( UNIX )

設定項目	説明	標準値	指定範囲
DABTMP	作業ディレクトリ指定	/tmp	任意ディレクトリ 1
DABSQL_TRCSIZE 2	データベースアクセス トレースの取得	-1	0 又は -1
DABSELECTCOLCNT	表検索カラム数	0	0,1 ~ 2147483647
DABSELECTINFCNT	更新・検索項目数	0	0,1 ~ 2147483647
DABORACLE_TYPE	使用する ORACLE の バージョン	101	詳細は「3.5.1(6) DABORACLE_TYPE (使用する ORACLE のバージョン)」参照。
DABSQL_HiRDB_ DICTIONARY_ DATATYPE	HiRDB でのディク ショナリ表のデータ属 性	C	M 又は C
DABSVLOGSIZE	DABroker のログ取得 ファイルサイズ	64 (キロバイト)	0, 64 ~ 32767 (キロバイト)
DABXA_LOG_ERROR	XA トレースを取得す る	ON	ON 又は OFF
DABEXSQL_TRC_LINE	拡張データベースアク セストレースを取得す る	-1	-1, 0, 又は 1024 ~ 32767(行)
DAB_HIRDB_DBINF_ES C	HiRDB 環境変数区切 り文字	@	@ ! \$ % & * + - / : ? ¥

#### 注 1

DABroker の管理ユーザに READ / WRITE 権限がある任意のディレクトリです。  
ただし、パーティションを圧迫しないところです。

#### 注 2

DABroker 稼働時でも、シェルの環境変数で設定された値が有効になります。

### ( 1 ) DAB\_LANG ( LANG 環境変数 )

#### 標準値

HP-UX の場合  
ja\_JP.SJIS

AIX の場合  
C

Red Hat Linux の場合  
C

#### 指定範囲

## HP-UX の場合

ja\_JP.SJIS : SJIS モード  
 ja\_JP.EUC , ja\_JP.UJIS , 又は ja\_JP.eucJP : EUC モード  
 C : ASCII モード  
 UTF-8 : UTF-8 モード

## AIX の場合

Ja\_JP , Ja\_JP.IBM-932 , 又は Ja\_JP.IBM-943 : SJIS モード  
 ja\_JP , 又は ja\_JP.IBM-eucJP : EUC モード  
 C : ASCII モード  
 UTF-8 : UTF-8 モード

## Red Hat Linux の場合

ja\_JP , ja\_JP.ujis , japanese , japanese.euc , ja\_JP.eucjp , 又は Ja\_JP : EUC  
 モード  
 C : ASCII モード  
 UTF-8 : UTF-8 モード

## 説明

使用する母国語 (日本語, 英語など) 及び文字コード (SJIS コードなど) を設定します。

表 3-4 各言語モードで操作できるデータベース

データベース	DABroker での設定			
	SJIS モード	日本語 EUC モード	ASCII モード	UTF-8 モード
HiRDB				
ORACLE				
VOS3 XDM/RD		×		×
VOS3 XDM/SD		×		×
VOSK SQL/K		×		×
VOS1 RDB1 E2		×		×
VOS1 PDM II E2		×		×
VOSK スプール ファイル		×		×

## 凡例

：操作できる

×：操作できない

各データベースで使用する言語モードは、必ず DABroker の言語モードと合わせてください。データベースと DABroker の言語モードが異なっている場合は動作を保証しません。

### 3. DABroker の環境設定と運用 (UNIX)

クライアントが DABroker for Java の場合は、DAB\_LANG の指定が JDBC の文字エンコーディングに影響します。詳細については、マニュアル「DABroker for Java™ Version 2 DABroker Driver for Java™ Technology」の「接続するデータベースの指定」の ENCODELANG の説明を参照してください。

DABroker を日本語 EUC モード、ASCII モード、又は UTF-8 モードで動作させた場合、メッセージは英文で出力されます。メッセージの詳細については、「7. メッセージ (共通)」を参照してください。

#### (2) DABTMP (DABroker 作業ディレクトリ)

標準値

/tmp

指定範囲

DABroker の管理ユーザに READ / WRITE 権限がある任意のディレクトリ (ただし、パーティションを圧迫しないところ)

説明

DABroker の作業ディレクトリを指定します。このディレクトリは、処理途中で作成される一時ファイルの格納などに使用されます。

なお、ここで /tmp を指定した場合は、OS の再起動時に、/tmp ディレクトリ下に作成されたすべてのファイルは削除されます。

#### (3) DABSQL\_TRCSIZE (データベースアクセストレースの取得)

標準値

-1

指定範囲

0 又は -1

説明

データベースアクセストレース (dabdbtrc コマンドで表示) を取得するかどうかを設定します。

- 0 を設定した場合

すべてのアクセストレースを取得するファイルが、[ DABroker 運用ディレクトリ /spool/db\_access ] の下に作成されます。ファイル名は、次のとおりです

(XXXXXX はシステム任意の番号)

db\_XXXXX

ただし、ハードディスクの空き容量がなくなった場合、それ以降のアクセストレースは取得しません。なお、格納する領域のサイズは設定できません。アプリケーション、又はクライアントからの要求量が多ければ、トレースのファイル容量も多くなるため、ハードディスクの容量に余裕をもたせておいてください。必要容量の概算方法は、「6.4.2 データベースアクセストレースの表示」を参照してください。また、アプリケーション、又はクライアントからの要求量が多ければ、

DABroker を終了するまでも時間が掛かります。御注意ください。

- -1 を設定した場合  
データベースアクセストレースを取得しません。

#### (4) DABSELECTCOLCNT (表検索カラム数)

標準値

0

指定範囲

0, 又は 1 ~ 2147483647

説明

表検索用の領域として確保する表カラムの個数を指定します。

- 0 を設定した場合  
DBMS に対して表カラムの個数を要求する SQL を発行します。DBMS から返された結果を基に、表検索用の領域を確保します。
- 1 ~ 2147483647 を設定した場合  
表カラムの個数が指定した値より少ない場合、DBMS に対して表カラムの個数を要求する SQL を発行しません。このため、SQL を発行する場合より処理性能が向上します。ただし、検索を実行するたびに次に示す大きさのメモリが必要になるため、動作環境を考慮して値を設定してください。よく検索する表のカラム数を大きく超える値を設定した場合、性能劣化の原因になることがあります。  
HiRDB, ORACLE の場合: 1 カラム当たり 128 バイト  
上記以外の DBMS の場合: 0 だけしか有効となりません (項目の個数は設定できますが、無条件で 0 となります)。  
表カラムの個数が指定した値より多い場合、DBMS に対して表カラムの個数を要求する SQL を発行します。DBMS から返された結果を基に、表検索用の領域を確保します。

#### (5) DABSELECTINFCNT (更新・検索項目数)

標準値

0

指定範囲

0, 又は 1 ~ 2147483647

説明

- 表の更新・検索用の領域として確保する、入力項目 (パラメタ) の個数を指定します。
- 0 を設定した場合  
DBMS に対して入力項目の個数を要求する SQL を発行します。DBMS から返された結果を基に、表の更新・検索用の領域を確保します。
  - 1 ~ 2147483647 を設定した場合

### 3. DABroker の環境設定と運用 (UNIX)

入力項目の個数が指定した値より少ない場合、DBMS に対して入力項目の個数を要求する SQL を発行しません。このため、SQL を発行する場合より処理性能が向上します。ただし、更新・検索を実行するたびに次に示す大きさのメモリが必要になるため、動作環境を考慮して値を設定してください。よく更新・検索する表の入力項目の個数を大きく超える値を設定した場合、性能劣化の原因になることがあります。

HiRDB, ORACLE の場合: 1 カラム当たり 128 バイト

上記以外の DBMS の場合: 0 だけが有効となりません (項目の個数は設定できませんが、無条件で 0 となります)。

入力項目の個数が指定した値より多い場合、DBMS に対して入力項目の個数を要求する SQL を発行します。DBMS から返された結果を基に、表の更新・検索用の領域を確保します。

#### (6) DABORACLE\_TYPE (使用する ORACLE のバージョン)

標準値

101

指定範囲

101, 111 又は 121

説明

使用する ORACLE のバージョンを設定します。

101: Oracle10g R10.1.0 または Oracle10g R10.2.0

111: Oracle11g R11.1.0 または Oracle11g R11.2.0

121: Oracle12c R12.1.0

#### (7) DABSQL\_HiRDB\_DICTIONARY\_DATATYPE (HiRDB でのディクショナリ表のデータ属性)

標準値

C

指定範囲

M 又は C

説明

HiRDB のディクショナリ表の列属性を指定します。

- M を設定した場合

混在文字データ (MVARCHAR) として処理します。

- C を設定した場合

文字データ (VARCHAR) として処理します。

注意事項

ここでの指定と HiRDB で使用されているディクショナリ表のデータ属性が異なる



場合は、結果不正や SQL エラーになる場合があります。

## (8) DABSVLOGSIZE (DABroker のログ取得ファイルサイズ)

### 標準値

64 (キロバイト)

### 指定範囲

0, 又は 64 ~ 32767 (キロバイト)

### 説明

DABroker の処理のログを取得するファイルの容量を設定します。ログを [ DABroker 運用ディレクトリ /spool/dabsv.log ], および [ DABroker 運用ディレクトリ /spool/dabsvdemon.log ] に取得します。

- 0 を設定した場合  
ファイルの容量は、無限大となります。
- 64 ~ 32767 を設定した場合  
ファイルの容量は、設定した数値分となります。

### 注意事項

ログファイルが満杯になったらラップアラウンドでログを取得します。ラップアラウンドで取得した場合は、1 世代前のバックアップファイル (dabsv.logold, dabsvdemon.logold) を作成し、常に 1 世代だけを管理します。

## (9) DABXA\_LOG\_ERROR (XA トレースを取得する)

### 標準値

ON (チェックあり)

### 指定範囲

ON (チェックあり) 又は OFF (チェックなし)  
(ON : 取得します OFF : 取得しません)

### 説明

XA インタフェースでエラーを検知した場合、エラートレースを取得するかどうかを設定します。

XA トレースは、DABroker 運用ディレクトリ下の spool ディレクトリに db\_xainfo.log というファイル名で取得されます。XA トレースファイル (db\_xainfo.log) はテキスト形式なので、任意のテキストエディタで参照してください。

XA トレースファイルは、運用期間に応じてファイルサイズが増加するため、定期的な削除する必要があります。

## (10) DABEXSQL\_TRC\_LINE (拡張データベースアクセストレースを取得する)

標準値

-1 (トレースを取得しません)

指定範囲

-1 (トレースを取得しません), 0 (トレース取得行数を無限大にします), 又は  
1024 ~ 32767 (行)

説明

拡張データベースアクセストレースを取得するかどうかを設定します。

- -1 を設定した場合  
拡張データベースアクセストレースを取得しません。
- 0 を設定した場合  
拡張データベースアクセストレースを取得します。出力行数は、無限大となります。
- 1024 ~ 32767 を設定した場合  
拡張データベースアクセストレースを取得します。出力行数は、設定した数値分となります。

拡張データベースアクセストレースのファイルは、1 行に 134 バイトまで出力されます。拡張データベースアクセストレースのファイルの出力行数は、ここでの設定値に従います。ただし、ヘッダは行数に含まれません。

拡張データベースアクセストレースの詳細については、「6.4.3 拡張データベースアクセス機能」を参照してください。

## (11) DAB\_HIRDB\_DBINF\_ESC (HiRDB 環境変数区切り文字)

標準値

@

指定範囲

@ ! \$ % & \* + - / : ? ¥ |

説明

HiRDB 環境変数区切り文字を指定します。

注意事項

特に問題がない場合、区切り文字には @ を使用してください。

区切り文字は必ず半角 1 文字で指定してください。全角文字は指定できません。

DABroker for Java から HiRDB クライアント環境変数グループを指定してデータベースと接続する場合は、標準値「@」を指定してください。

### 3.5.2 リモートアクセス設定項目

DABroker の動作環境でのリモートアクセス設定項目について説明します。

標準値は DABroker 動作環境定義ファイルのサンプルファイルにあらかじめ設定されている値です。

リモートアクセス設定項目の一覧を表 3-5 に示します。

表 3-5 リモートアクセス設定項目の一覧

設定項目	説明	標準値	指定範囲
DABCLIENT_TIMEOUT	クライアントからの要求待ちタイムアウト	3600(秒)	0, 又は 1 ~ 65535 (秒)
DABDBA_TIMEOUT	データベースからの実行終了待ちタイムアウト	1800(秒)	0, 又は 1 ~ 65535 (秒)
DABKEEPALIVE	TCP/IP 通信時キープアライブ	OFF	ON 又は OFF
DABTCP_TRCSIZE	通信トレースの取得	-1	0 又は -1
DABMAXUSERS	最大接続ユーザ数	10 (ユーザ)	1 ~ 100000 (ユーザ)
DABDBANUMBER	同時実行可能なデータベースアクセス数	20 (データベースアクセス数)	1 ~ 100000 (データベースアクセス数)
DABMAXBLOCKUSERS	1 プロセスあたりの実行ユーザ数	1 (ユーザ数)	1 ~ 100 (ユーザ数)
DABMAXPROCESS	最大処理プロセス数	10 (プロセス数)	1 ~ 1000 (プロセス数)
DABORADBA_LONGBUFSIZE	ORACLE の LONG 型及び LONGRAW 型のデータの受け取りバッファサイズ	4096 (バイト)	0, 1 ~ 2147483647 (バイト)
DABHIRDBA_BLOBBUFSIZE	HiRDB の BLOB 型データ受取バッファサイズ	4096 (バイト)	0, 1 ~ 2147483647 (バイト)
DABDBSDBA_BLOBBUFSIZE	Database Connection Server の BLOB 型データ受取バッファサイズ	4096 (バイト)	0, 1 ~ 2147483647 (バイト)
DABIPCONVERT	IP アドレスからホスト名への変換オプション	ON	ON 又は OFF

注

### 3. DABroker の環境設定と運用 (UNIX)

DABroker の管理ユーザに READ / WRITE 権限がある任意のディレクトリです。  
ただし、パーティションを圧迫しないところです。

#### (1) DABCLIENT\_TIMEOUT (クライアントからの要求待ちタイムアウト)

標準値

3600 (秒)

指定範囲

0, 又は 1 ~ 65535 (秒)

説明

- 1 ~ 65535 (秒) を設定した場合

DABroker がアクセス要求に対する応答をクライアントに返してから、次のアクセス要求を受けるまでの時間を監視します。

ここで設定した時間を超えてクライアントからのアクセス要求がない場合、DABroker は次の処理をします。

クライアントに対しては、クライアントからの要求待ちタイムアウトの発生を通知して、コネクションを解放します。処理を続ける場合、クライアントは一度終了して再起動する必要があります。

- 0 を設定した場合

クライアントからの要求待ち時間を監視しません。

#### (2) DABDBA\_TIMEOUT (データベースからの実行終了待ちタイムアウト)

標準値

1800 (秒)

指定範囲

0, 又は 1 ~ 65535 (秒)

説明

- 1 ~ 65535 (秒) を設定した場合

DABroker がデータベースに処理を要求してから、実行が終了するまでの時間を監視します。

ここで設定した時間を超えてデータベースからの応答がない場合、DABroker は次の処理をします。

クライアントに対しては、データベースからの実行終了待ちタイムアウトの発生を通知して、コネクションを解放します。処理を続ける場合、クライアントは一度終了して再起動する必要があります。

- 0 を設定した場合

データベースからの実行終了待ち時間を監視しません。

この項目は、Database Connection Server 使用時だけ有効です。

分散トランザクション連携機能使用時は、ここでの指定内容にかかわらず、0 が設

定されます。

### (3) DABKEEPALIVE (TCP/IP 通信時キープアライブ)

標準値

OFF

指定範囲

ON 又は OFF

説明

キープアライブによる監視を行うかどうかを設定します。キープアライブとは、クライアントとの通信経路が確立されているかどうかを常に監視する TCP/IP の機能です。

- ON を設定した場合

キープアライブによる監視が行われます (クライアントとの通信経路を監視する)。

- OFF を設定した場合

キープアライブによる監視は行われません (クライアントとの通信経路を監視しない)。

### (4) DABTCP\_TRCSIZE (通信トレースの取得)

標準値

-1

指定範囲

0 又は -1

説明

クライアントとの通信トレース (dabcltrc コマンドで表示) を取得するかどうかを設定します。コマンドについては、「3.8.2 クライアントとの通信トレースの表示」を参照してください。

- 0 を設定した場合

すべての通信トレースを蓄積するファイルが [DABroker 運用ディレクトリ / spool/dabcltrc] の下に作成されます。ファイル名は、次のとおりです (XXXXXX は接続元のクライアントの IP アドレス, AAAAA は任意の名称)。

trs2340\_tcXXX.XXX.XXX.XXX (DBPARTNER/Client を使用する場合)

trs2340\_tcXXX.XXX.XXX.XXXAAAAA (DBPARTNER/Client 以外の場合)

ただし、ハードディスクの空き容量がなくなった場合、それ以降の通信トレースは取得しません。また、クライアントからの要求量が多ければ、トレースファイル容量も多くなるため、ハードディスクの容量に余裕をもたせておいてください。必要容量の概算方法は、「3.8.2 クライアントとの通信トレースの表示」を参照してください。また、クライアントからの要求量が多ければ、DABroker を終了するまでに時間がかかります。御注意ください。

### 3. DABroker の環境設定と運用 (UNIX)

- -1 を設定した場合  
クライアントとの通信トレースを取得しません。

#### (5) DABMAXUSERS (最大接続ユーザ数)

標準値

10 (ユーザ)

指定範囲

1 ~ 100000 (ユーザ)

説明

コネクションを確立できる最大ユーザ数を設定します。ここで設定した値を超えるユーザが接続しようとした場合は、クライアントにエラーメッセージを返し、接続しません。

#### (6) DABDBANUMBER (同時実行可能なデータベースアクセス数)

標準値

20 (データベースアクセス数)

指定範囲

1 ~ 100000 (データベースアクセス数)

説明

DABroker が一度に受け付けられる、複数のクライアントからのデータベースアクセス処理要求の合計数を設定します。ここで設定した値を超える要求が行われた場合は、クライアントにエラーメッセージを返し、処理を受け付けません。

#### (7) DABMAXBLOCKUSERS (1 プロセスあたりの実行ユーザ数)

標準値

1 (ユーザ数)

指定範囲

1 ~ 100 (ユーザ数)

ORACLE を使用する場合は 1 を指定してください。

説明

一つのプロセスで処理する最大ユーザ数を設定します。ここで設定した値を超えた場合は、処理を受け付けません。

ORACLE を使用する場合は、必ず 1 を指定してください。1 以外を指定した場合は、クライアントにエラーメッセージを返し、処理を受け付けません。

注意事項

DABroker のデーモンプロセスが、サーバのメモリ又はキャッシュメモリ上で動作するように適切な値を設定してください。

## (8) DABMAXPROCESS (最大処理プロセス数)

標準値

10 (プロセス数)

指定範囲

1 ~ 1000 (プロセス数)

説明

DABroker で起動する最大プロセス数を設定します。ここで設定した値を超えた場合は、クライアントにエラーメッセージを返し、処理を受け付けません。

注意事項

不要なデーモンプロセスの起動を制限するために適切な値を設定してください。

## (9) DABORADBA\_LONGBUFSIZE (ORACLE の LONG 型及び LONGRAW 型のデータの受け取りバッファサイズ)

標準値

4096 (バイト)

指定範囲

0, 又は 1 ~ 2147483647 (バイト)

説明

ORACLE から、LONG 型又は LONGROW 型を持つデータを抽出する場合の受け取りサイズを指定します。

これらのデータ型の場合、ORACLE では最大 2147483647 バイトのデータの存在が考えられますが、DABroker では、ここで指定した値までのデータを受け取り、以降のデータは切り捨てます。

0 を指定した場合、DBMS の定義長分の領域長を仮定します。ただし、実際に格納されているデータの大きさにかかわらず、無条件に定義長分の領域が確保されるため、メモリ効率が悪くなることがあります。格納されているデータの最大長が分かっている場合は、その値を指定することをお勧めします。

この項目は、DABroker for Java Version 2 で DABroker にローカルアクセスした場合にも有効になります。

また、DABroker for Java Version 2 でデータベース種別に Oracle8i を設定している場合にも設定しません。

## (10) DABHIRDBA\_BLOBBUFSIZE (HiRDB の BLOB 型データ受取バッファサイズ)

標準値

4096 (バイト)

指定範囲

### 3. DABroker の環境設定と運用 (UNIX)

0, 又は 1 ~ 2147483647 (バイト)

#### 説明

HiRDB から BLOB 型データを抽出する場合の受け取りサイズを指定します。

このデータ型の場合, HiRDB では最大 2147483647 バイトのデータの存在が考えられますが, DABroker ではここで指定した値までのデータを受け取り, 以降のデータは切り捨てます。

0 を指定した場合, DBMS の定義長分の領域長を仮定します。ただし, 実際に格納されているデータの大きさにかかわらず, 無条件に定義長分の領域が確保されるため, メモリ効率が悪くなることがあります。格納されているデータの最大長が分かっている場合は, その値を指定することをお勧めします。

この項目は, DABroker for Java Version 2 で DABroker にローカルアクセスした場合にも有効になります。

### ( 11 ) DABDBSDBA\_BLOBBUFSIZE ( Database Connection Server の BLOB 型データ受取バッファサイズ )

#### 標準値

4096 (バイト)

#### 指定範囲

0, 又は 1 ~ 2147483647 (バイト)

#### 説明

Database Connection Server から BLOB 型データを抽出する場合の受け取りサイズを指定します。

このデータ型の場合, 最大 2147483647 バイトのデータの存在が考えられますが, DABroker ではここで指定した値までのデータを受け取り, 以降のデータは切り捨てます。

0 を指定した場合, DBMS の定義長分の領域長を仮定します。ただし, 実際に格納されているデータの大きさにかかわらず, 無条件に定義長分の領域が確保されるため, メモリ効率が悪くなることがあります。格納されているデータの最大長が分かっている場合は, その値を指定することをお勧めします。

この項目は, DABroker for Java Version 2 で DABroker にローカルアクセスした場合にも有効になります。

### ( 12 ) DABIPCONVERT ( IP アドレスからホスト名への変換オプション )

#### 標準値

ON

#### 指定範囲

ON 又は OFF

#### 説明



メッセージ、及び DABroker の処理内容を表示するコマンドで表示される IP アドレスをホスト名に変換するかどうかを設定します。DABroker の処理内容を表示するコマンドについては「3.8 DABroker の処理内容の表示」を参照してください。

- ON を設定した場合  
表示される IP アドレスをホスト名に変換します。  
動作環境によってこの変換処理に時間がかかり、接続処理が遅くなることがあります。
- OFF を設定した場合  
表示される IP アドレスをホスト名に変換しません。

### 3.5.3 HiRDB の設定

HiRDB を使用する場合の設定項目を次に示します。HiRDB のバージョンによっては、必要な設定項目が異なることがありますのでご注意ください。

PDHOST と PDNAMEPORT の値は、HiRDB の環境で設定されている値を指定してください。そのほかの設定項目では、DABroker で設定した値が有効になります。各設定項目については、各バージョンのマニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」を参照してください。

1. PDCLTPATH  
トレースファイル格納ディレクトリ

2. PDHOST  
ホスト名

注

ここで設定した値と異なるホスト名でアプリケーションが接続を要求した場合は、アプリケーションで指定されたホスト名が有効になります。

3. PDNAMEPORT  
HiRDB のシステムポート番号

注

ここで設定した値と異なるポート番号でアプリケーションが接続を要求した場合は、アプリケーションで指定されたポート番号が有効になります。

4. PDSWAITTIME  
サーバ最大待ち時間
5. PDSQLTRACE  
SQL トレースファイルのサイズ
6. PDUAPERLOG  
エラーログファイルのサイズ

### 3.5.4 ORACLE の設定

ORACLE を使用する場合の設定項目を次に示します。

### 3. DABroker の環境設定と運用 (UNIX)

各設定項目には、ORACLE の環境で設定されている値を指定してください。各設定項目については、ORACLE のマニュアルを参照してください。

#### 1. ORACLE\_HOME

ORACLE のホームディレクトリ

#### 2. ORACLE\_SID

ORACLE のデータベース識別子

<注意>

ここで設定した値と異なるデータベース識別子でアプリケーションが接続を要求した場合は、アプリケーションで指定されたデータベース識別子が有効になりません。

#### 3. NLS\_LANG

母国語指定

## 3.5.5 Database Connection Server 接続設定項目

DABroker の動作環境での Database Connection Server 接続設定項目について説明します。

標準値は DABroker 動作環境定義ファイルのサンプルファイルにあらかじめ設定されている値です。

Database Connection Server 接続設定項目の一覧を表 3-6 に示します。

表 3-6 Database Connection Server 接続設定項目の一覧

設定項目	説明	標準値	指定範囲
DAB_DBS_HOST	接続する Database Connection Server のホスト名、又は IP アドレス	localhost	ホスト名、又は IP アドレス
DAB_DBS_PORT	接続する Database Connection Server のサービス名、又はポート番号	40179	サービス名、又はポート番号
DAB_DBS_SEND_BUFFER_SIZE	Database Connection Server に送信するときの最大バッファサイズ	64 (キロバイト)	64 ~ 2097151 (キロバイト)
DAB_DBS_RECEIVE_BUFFER_SIZE	Database Connection Server から受信するときの最大バッファサイズ	64 (キロバイト)	64 ~ 2097151 (キロバイト)

(1) DAB\_DB\_HOST (接続する Database Connection Server のホスト名 ,  
又は IP アドレス)

標準値

localhost

指定範囲

ホスト名 , 又は IP アドレス

説明

Database Connection Server 使用時 , 接続先の Database Connection Server のホスト名 , 又は IP アドレスを指定します。

(2) DAB\_DB\_PORT (接続する Database Connection Server のサービス名 ,  
又はポート番号)

標準値

40179

指定範囲

サービス名 , 又はポート番号

説明

Database Connection Server 使用時 , 接続先の Database Connection Server のサービス名 , 又はポート番号を指定します。

(3) DAB\_DB\_SEND\_BUFFER\_SIZE (Database Connection Server に送信  
するときの最大バッファサイズ)

標準値

64 (キロバイト)

指定範囲

64 ~ 2097151 (キロバイト)

説明

Database Connection Server 使用時 , Database Connection Server にデータを送信する場合の最大バッファサイズを指定します。

(4) DAB\_DB\_RECEIVE\_BUFFER\_SIZE (Database Connection Server に受信  
するときの最大バッファサイズ)

標準値

64 (キロバイト)

指定範囲

64 ~ 2097151 (キロバイト)

説明

Database Connection Server 使用時, Database Connection Server からデータを受信する場合の最大バッファサイズを指定します。

## 3.5.6 その他の設定

### (1) DAB\_DEMON\_LOG\_MODE (デーモンの生成・消滅・クリーンアップ実行結果ログ抑止)

標準値

なし

指定範囲

LIMITED

説明

デーモンの生成・消滅・クリーンアップ実行結果ログの出力によりディスクを圧迫したくない場合に指定します。

デーモンの生成・消滅・クリーンアップ実行結果ログは, 本指定をしない限り, 標準で出力されます。

デーモンの生成・消滅・クリーンアップ実行結果ログについては, 「6.3.2 デーモンの生成・消滅・クリーンアップ実行結果ログ (共通)」を参照してください。

### (2) DABPTHREAD\_STACK\_SIZE (スレッドスタックサイズ変更機能)

標準値

システムデフォルトのスレッドスタックサイズ

指定範囲

0 ~ 1024 (キロバイト)

説明

スレッドスタックサイズを変更する場合に指定します。

指定された数値がシステムの最小値より下回っている場合には, システムの最小値まで切り上げ, 指定された値が 1024 を超えたときは 1024 になります。システムの最小値はプラットフォームによって異なります。

なお, 本機能はプラットフォームが HP-UX の場合のみ有効となります。

## 3.6 DABroker 接続先データベースの定義

接続先データベース定義ファイルは、アプリケーションから接続するデータベース種別、ホスト名、ポート番号などを定義するファイルです。DABroker for ODBC で開発するアプリケーションは、接続先データベース定義ファイルに定義されたデータベース種別名、及びデータベース名を使用してデータベースにアクセスします。また、DBPARTNER、及び DABroker for Java でも、Database Connection Server 経由でデータベースにアクセスする場合は、接続先データベース定義ファイルで設定した情報を使用して Database Connection Server に接続します。

アプリケーションでは、データベース種別名及びデータベース名を指定するため、アプリケーションを変更することなく、接続するデータベースの変更ができます。ただし、OTS 機能、又は Java JTS 機能を使用する場合は、接続先データベース定義ファイルで設定した情報を使用できません。

ここでは、接続先データベース定義ファイルの作成方法について説明します。

### 3.6.1 接続先データベース定義ファイルの作成

接続先データベース定義ファイルは、「3.6.1(2) ファイルでの指定形式」で示す形式で作成します。また、インストール時に提供されるサンプルを使用して作成することもできます。サンプルファイルを使う作成方法については、「3.6.1(4) サンプルファイルを使用した作成方法」を参照してください。

#### (1) 作成するファイルの名称及び格納先

次に、接続先データベース定義ファイルのファイル名及び格納先を示します。

作成するファイルの名称

`dadbenv`

ファイルの格納先


DABroker 運用ディレクトリ /conf

#### (2) ファイルでの指定形式

接続先データベース定義ファイルでは、データベースに接続するための情報を次に示すような形式で指定します。データベース種別ごとにデータベース名を指定し、データベース名には、ホスト名、ポート番号などの情報を対応させます。

なお、ファイル内で複数のデータベース種別の指定ができます。また、一つのデータベース種別に対して、複数のデータベース名を指定できます。

### 3. DABroker の環境設定と運用 (UNIX)



#### (3) ファイル作成時の注意事項

- ・ ファイル内では、大文字、小文字を区別します。
- ・ 「#」以降は、コメントとして扱います。
- ・ 「=」の前後に空白文字、又はタブコードなどの不要な文字を入れないでください。入れた場合はエラーとなります。

#### (4) サンプルファイルを使用した作成方法

提供するサンプルファイル (/opt/DABroker/sample/dadbenv) を使用して作成することもできます。次に、作成手順を示します。

1. サンプルファイルを「DABroker 運用ディレクトリ /conf」にコピーする。
2. コピー先ファイルの設定項目の標準値を必要に応じて変更する。また、値が設定されていない項目には値を入力する。
3. ファイルを保存する。

### 3.6.2 接続先データベース定義ファイルでの設定項目

ファイルには、データベース種別定義ブロックがあり、データベース種別定義ブロックの中で、データベース名定義ブロックを指定します。

#### (1) データベース種別定義ブロック

データベース種別、及びデータベース名定義ブロックを設定します。

次に、データベース種別を設定する項目について説明します。データベース名定義ブ

ロックについては、「3.6.2(1)(a) データベース名定義ブロック」を参照してください。

#### データベース種別名 (指定必須)

データベース種別を指定するブロックの名称です。アプリケーションでは、データベースに接続時にこの名称を使用します。

データベース種別名には、ファイル内でユニークな名称を付けてください。23 文字まで指定できます。2 バイト文字、半角カタカナ文字は使用しないでください。

#### DBTYPE= データベース種別 (指定必須)

データベース種別を指定します。

#### データベース種別

次の文字列を指定してください。

使用するデータベース	指定内容
HiRDB にアクセスする場合	HIRDB
Oracle にアクセスする場合	ORACLE7
Database Connection Server 経由で メインフレーム系データベースにアクセスする場合	DBCONNECTSVR

#### (a) データベース名定義ブロック

このブロックで指定する項目は、データベース種別によって異なります。

Database Connection Server 経由でデータベースにアクセスする場合は、ここでデータベース種別を指定します。

次に、データベース名定義ブロックで設定できる項目について説明します。

#### データベース名

接続先データベースごとに指定する、データベースの接続情報 (ホスト名、ポート番号など) を指定するブロックの名称です。アプリケーションでは、データベース接続時にこの名称を指定します。

データベース名には、データベース種別定義ブロック内でユニークな名称を付けてください。23 文字まで指定できます。2 バイト文字、半角カタカナ文字は使用しないでください。

#### HiRDB を使用する場合

HiRDB を使用する場合、DBHOST 及び DBNAME は必ず指定してください。

#### DBHOST= データベースのホスト名

接続する HiRDB が存在するホスト名称を指定します。指定を省略する場合は、HiRDB の環境変数 PDHOST で指定した値になります。

HiRDB クライアント環境変数使用時、及び HiRDB 環境変数グループ使用時は次のように設定してください。

#### HiRDB クライアント環境変数使用時

### 3. DABroker の環境設定と運用 (UNIX)

DBHOST= 区切り文字 +HiRDB クライアント環境変数 = 値 + 区切り文字  
+HiRDB クライアント環境変数 = 値  
HiRDB クライアント環境定義の環境変数を指定するとき区切り文字として  
DABroker 環境変数 DAB\_HIRDB\_DBINF\_ESC で指定した 1 バイトが区切り  
文字となります。  
DAB\_HIRDB\_DBINF\_ESC の指定がない場合は @ が区切り文字となります。  
@ を区切り文字としたときの例を次に示します。  
DBHOST=@PDHOST=host@PDNAMEPORT=20000

#### 注意事項

- HiRDB で指定できる環境変数以外を指定した場合の動作は保証しません。
- 環境変数の指定値は DABroker ではエラーチェックを行わないため、環境変数に誤りがある場合は HiRDB のエラーとなります。
- この機能を使用する場合、従来 DABroker で設定していた、PDUSER、PDCLTAPNAME、PDHOST、PDNAMEPORT は設定されません。
- 指定値の中の空白 # " ' はサポートしていません。指定した場合の動作は保証しません。

#### HiRDB 環境変数グループ使用時

DBHOST= 区切り文字 +DABENVGRP=HiRDB 環境変数グループ  
DABroker 環境変数 DAB\_HIRDB\_DBINF\_ESC 環境変数で指定した 1 バイト  
が区切り文字となります。DAB\_HIRDB\_DBINF\_ESC の指定がない場合は@  
が区切り文字となります。  
@を区切り文字としたときの例を次に示します。  
DBHOST= @ DABENVGRP=XXXX  
接続時に HiRDB 環境変数グループ識別子 XXXX を指定します。

#### 注意事項

- HiRDB 環境変数グループの指定値は DABroker ではエラーチェックを行わないため、HiRDB 環境変数グループに誤りがある場合は HiRDB のエラーとなります。
- この機能を使用する場合、従来 DABroker で設定していた、PDUSER、PDCLTAPNAME、PDHOST、PDNAMEPORT は設定されません。
- 指定値の中の空白 # " ' はサポートしていません。指定した場合の動作は保証しません。
- DBHOST= @ DABENVGRP=XXXX 以外を指定しないでください。

#### DBNAME= データベースのポート番号

接続する HiRDB が使用するポート番号を指定します。指定を省略する場合は、HiRDB の環境変数 PDNAMEPORT で指定した値になります。  
DBHOST として HiRDB クライアント環境変数、又は HiRDB 環境変数グループ使用時の設定をした場合は、次のように設定してください。  
DBNAME=DAB\_HIRDBENV



## USRID= ユーザ ID

データベースにアクセスするユーザ ID を指定します。

アプリケーションでユーザ ID の指定が省略された場合、ここで指定したユーザ ID でデータベースにアクセスします。

なお、指定できる文字列の規則については、使用するデータベースのマニュアルを参照してください。

## PASSWD= パスワード

データベースにアクセスするユーザ ID のパスワードを指定します。

アプリケーションでパスワードの指定が省略された場合、ここで指定したパスワードでデータベースにアクセスします。

なお、指定できる文字列の規則については、使用するデータベースのマニュアルを参照してください。

## ORACLE を使用する場合

## DBNAME=ORACLE のリスナー名

SQL\*NET 経由で接続する ORACLE のリスナー名称を指定します。

リモートアクセスをしない場合はここでの指定を省略してください。

## USRID= ユーザ ID

データベースにアクセスするユーザ ID を指定します。

アプリケーションでユーザ ID の指定が省略された場合、ここで指定したユーザ ID でデータベースにアクセスします。

なお、指定できる文字列の規則については、使用するデータベースのマニュアルを参照してください。

## PASSWD= パスワード

データベースにアクセスするユーザ ID のパスワードを指定します。

アプリケーションでパスワードの指定が省略された場合、ここで指定したパスワードでデータベースにアクセスします。

なお、指定できる文字列の規則については、使用するデータベースのマニュアルを参照してください。

## Database Connection Server 経由でメインフレーム系データベースを使用する場合

## DBTYPE= データベース種別 (指定必須)

データベース種別を指定します。

データベース種別

次の文字列を指定してください。

使用するデータベース	指定内容
VOS3 XDM/RD にアクセスする場合	XDMRD
VOS3 XDM/SD にアクセスする場合	XDMSD
VOSK SQL/K にアクセスする場合	SQLK

使用するデータベース	指定内容
VOS1 PDM II E2 にアクセスする場合	VOS1PDM
VOS1 RDB1 E2 にアクセスする場合	RDB1
VOSK スプールファイルにアクセスする場合	VOSKSPPOOL

DBNAME=Database Connection Server のデータベース識別子

接続する Database Connection Server のデータベース識別子 (RD ノード名称) を指定します。

DBHOST= コネクションマルチ名

USERID のユーザが使用する、コネクションマルチ定義に設定したコネクションマルチ名を指定します。

SNDBUF= 送信するデータバッファのサイズ

Database Connection Server 側へ送信するデータバッファのサイズを指定します。

指定できる範囲は、64 ~ 2097151(キロバイト)です。

RCVBUF= 受信するデータバッファのサイズ

Database Connection Server 側から受信するデータバッファのサイズを指定します。

指定できる範囲は、64 ~ 2097151(キロバイト)です。

USRID= ユーザ ID

データベースにアクセスするユーザ ID を指定します。

アプリケーションでユーザ ID の指定が省略された場合、ここで指定したユーザ ID でデータベースにアクセスします。

なお、指定できる文字列の規則については、使用するデータベースのマニュアルを参照してください。

PASSWD= パスワード

データベースにアクセスするユーザ ID のパスワードを指定します。

アプリケーションでパスワードの指定が省略された場合、ここで指定したパスワードでデータベースにアクセスします。

なお、指定できる文字列の規則については、使用するデータベースのマニュアルを参照してください。

### 3.6.3 接続先データベース定義ファイルの作成例


#### (1) HiRDB と XDM/RD の場合の指定例

HiRDB 及び VOS3 XDM/RD を使用する場合は指定例を次に示します。使用する HiRDB には 2 種類あり、次のような指定値を使用します。また、ここでは、DBTIMER, PASSWD の指定を省略しています。

(指定値)

- HiRDB のデータベース種別名: DBDEF\_HIR1
  - 一つ目の HiRDB のデータベース名: CNDEF\_HIRSV1
  - 二つ目の HiRDB のデータベース名: CNDEF\_HIRSV2
- Database Connection Server のデータベース種別名: DBDEF\_DBS
  - VOS3 XDM/RD のデータベース名: CNDEF\_XDM

(作成例)



## (2) 同時に接続できない例

接続先データベース定義ファイル内で複数定義したデータベース種別名がユニークでも、実際のデータベース種別が同じ場合、同じプログラムから同時に接続できません。

次のような例では、HiRDB1 と HiRDB2 の両方を同時に接続できません。HiRDB1 と ORACLE1、又は HiRDB1 の Table1 と Table2 は同時に接続できます。

```

HiRDB1 {
    DBTYPE=HIRDB
    Table1 {
  
```

### 3. DABroker の環境設定と運用 ( UNIX )

```
                DBHOST= ' ITEMS '
                DBNAME= ' 22200 '
            }
        Table2{
                DBHOST= ' STOCK '
                DBNAME= ' 22200 '
            }
    }
    HiRDB2{
        DBTYPE=HIRDB
        database2{
                DBHOST= ' EMPLOYEE '
                DBNAME= ' 22200 '
            }
    }
    ORACLE1{
        DBTYPE=ORACLE7
        DB1{
                DBHOST= ' CUSTOMERS '
            }
    }
}
```

## 3.7 DABroker の起動と終了

ここでは、DABroker の起動と終了について説明します。DABroker と同じマシンでサーバアプリケーションを実行するような場合、DABroker を起動する必要はありません。しかし、次のような場合は、DABroker を起動する必要があります。

DBPARTNER、又は HITSENSER5 を使用してデータベースにアクセスする場合

DBPARTNER Library、又は XDM/RD 外部表を使用してデータベースにアクセスする場合

DABroker for Java を使用して WWW 環境でデータベースにアクセスする場合

DABroker for ODBC を使用してリモート接続でデータベースにアクセスする場合

DABroker で提供するコマンドは、「DABroker 運用ディレクトリ /bin」に格納されています。

DABroker が実際に起動・終了されるのは、起動・終了コマンドの実行と同時ではありません。このため、起動・終了の各コマンドの実行が完了しても、しばらく DABroker の起動・終了は動作します。

DABroker の運用前の設定については、「5. DABroker の運用 (共通)」を参照してください。

### 3.7.1 DABroker の起動

DABroker を起動するには、起動コマンドを入力します。また、DABroker をインストールしたマシンの起動時に、自動的に DABroker を起動する方法もあります。

#### (1) 起動コマンド

コマンド形式

```
# dabstart [-t]
```

機能

DABroker を起動します。

使用できるユーザ

DABroker の管理ユーザ

オプション

-t

クライアントとの通信に TCP/IP を使用することを指定します。なお、-t を省略しても標準値として -t が設定されます。

## (2) 自動起動

自動起動とは、DABroker をインストールした端末の電源を入れた時に、自動的に DABroker を起動させることです。自動起動は、DBPARTNER, HITSENSER5, DBPARTNER Library, 又は XDM/RD 外部表からアクセスする場合だけ有効です。

自動起動の設定方法については、各 UNIX のマニュアルを参照してください。

この記述は、UNIX が実行する起動シェルスクリプトの中では、TCP/IP の起動よりも後に DABroker が起動するように追加してください。

## 3.7.2 DABroker の終了

DABroker を終了するには、終了コマンドを入力します。

クライアント及び DBMS は、それぞれの環境で終了してください。

オプションの指定で、次のどれかの終了方式が選べます。

- 通常の終了  
接続中のクライアントが存在しない場合にだけ、DABroker を終了します。それ以外の場合はエラーメッセージが表示され、終了できません。接続中のクライアントがあるかどうかは、dabstat コマンドで確認できます。dabstat コマンドについては、「3.8.1 動作状態の表示」を参照してください。
- 計画終了  
サーバで実行中の処理が終わり、すべてのクライアントとのコネクションが解放された時点で、DABroker を終了します。新しいクライアントからの接続要求、及び接続中のクライアントからの新しい処理要求は受け付けません。
- 強制終了  
サーバで実行中の処理があってもすべて中断して、DABroker を終了します。クライアントとのコネクションは解放し、データベースに対しては処理のロールバック要求と切り離しをします。

このほかに、DABroker は終了しないで、サーバで実行中の特定のクライアントの処理だけを中断するオプションもあります。

## (1) 終了コマンド

コマンド形式

```
# dabstop [-p|-f|-c IP アドレス又はホスト名]
```

機能

DABroker を終了します。

使用できるユーザ

DABroker の管理ユーザ

## オプション

## 指定なし

通常の終了をします。

## -p

DABroker を計画終了します。

## -f

DABroker を強制終了します。

計画終了中に実行すると、計画終了から強制終了に切り替わります。

## -c IP アドレス又はホスト名

指定した IP アドレス又はホスト上のクライアントから要求されている処理だけが強制的に中止します。このとき、データベースの障害処理によってデータベースでの処理がロールバックされ、指定したクライアントとのコネクションは解放されます。この場合、DABroker は終了しません。ほかのクライアントからの要求は引き続き受け付け、処理の中断を指定したクライアントも再起動すればコネクションを再び確立できます。

計画終了中に実行すると、指定した IP アドレス又はホスト上のクライアントの処理だけを中断し、その後は計画終了を続行します。

IP アドレス及びホスト名は dabstat コマンドで参照できます。dabstat コマンドについては、「3.8.1 動作状態の表示」を参照してください。

## 注意事項

設定項目 DABTCP\_TRCSIZE, 又は DABSQL\_TRCSIZE で 0 を設定し (通信トレース, 又は SQL トレースを取得), クライアントからの要求量が多い場合, クライアント及び DABroker を終了するまでに時間がかかります。

コマンドが終了しても, 終了までに時間が掛かることがあります。このとき再起動しても, 終了処理中のため起動できません。しばらく待ってから再起動してください。

## 3.8 DABroker の処理内容の表示

ここでは、DABroker の処理内容の表示に使うコマンドについて説明します。DABroker の運用前の設定については、「5. DABroker の運用 (共通)」を参照してください。

処理内容を表示するためのコマンドには次のものがあります。

- dabstat (動作状態の表示)
- dabcltrc (クライアントとの通信トレースの表示)
- dabdbtrc (データベースアクセストレースの表示)

DABroker で提供するコマンドは、「DABroker 運用ディレクトリ /bin」に格納されています。

### 3.8.1 動作状態の表示

コマンド形式

```
$ dabstat
```

機能

DABroker と各クライアントとの接続時間を表示します。

dabstat コマンドは、DABroker の計画終了中にも実行できます。

使用できるユーザ

すべてのユーザ

出力例

\$dabstat	STIME	TIME	CLIENT	batchNo	association
1998/12/16	19:29:23	0:30:37	200.0.0.1	0	*
1998/12/16	17:59:04	2:00:56	host01	0	
1998/12/16	18:10:48	1:49:12	host02	0	*

STIME

そのクライアントからの最初の要求の受付開始日時 (年 / 月 / 日 時 : 分 : 秒)

TIME

クライアントと接続している時間 (時 : 分 : 秒)

CLIENT

クライアントの IP アドレス又はホスト名

hosts ファイル又はネームサーバにホスト名が登録されている場合はホスト名が表示されます。それ以外の場合は IP アドレスが表示されます。

batchNo



実行中の予約処理の本数 (64 ビット版 DABroker では表示されることはありません)。

association

クライアントとのコネクションの確立状態

- \*: コネクションを確立している。
- 空白: コネクションは解放している。

### 3.8.2 クライアントとの通信トレースの表示

コマンド形式

```
# dabcltrc [-c IP アドレス又はホスト名]
```

機能

DABroker とクライアントとの間で行われた、データの送受信に関する情報 (通信トレース) を表示します。

なお、通信トレースの取得は、クライアントからの要求受け付け直後、及び DABroker からの結果送信直後に、DABroker が行っています。

使用できるユーザ

DABroker の管理ユーザ

オプション

指定なし

すべてのクライアントとの通信トレースを表示します。

-c IP アドレス又はホスト名

指定した IP アドレス又はホスト名のクライアントとの通信トレースだけを表示します。

出力例

```
#dabcltrc
IPADDR=200.0.0.10 PROT=TCP PAP-NAME=DBPARTNER/Server Driver
DATE      TIME      EVT      SIZE      DATA
1998/12/02 11:38:31.13 PUT       32      Connection(0,0)
1998/12/02 11:39:00.25 GET      256      Connect(Database)
1998/12/02 11:38:20.56 PUT      256      Result(0,0)
1998/12/02 11:40:40.21 GET     1024      LIST (TABLE) <Prepare>
1998/12/02 11:45:23.22 PUT     1024      Result(0,0)
```

IPADDR=XXXXXXX

クライアントの IP アドレス又はホスト名

PROT=XXX

通信プロトコル。TCP: TCP/IP

PAP-NAME=XXXXXX

### 3. DABroker の環境設定と運用 (UNIX)

次のどれかが表示されます。

- DABroker 関連製品を使用した場合：アプリケーションで設定した名称
- DBPARTNER/Client, DBPARTNER/Web, 又は HITSENSER5 からアクセスした場合：  
DBPARTNER/Client, DBPARTNER/Web, 又は HITSENSER5 の識別情報
- DBPARTNER Library からアクセスした場合：DBPARTNER Library の識別情報
- XDM/RD 外部表としてアクセスした場合：XDM/RD の識別情報

#### DATE

送受信の発生日付 (年 / 月 / 日)

#### TIME

送受信の発生時刻 (時 : 分 : 秒 .n)

n は n/100 秒を表します。

#### EVT

DABroker での事象区分

- PUT : クライアントへの送信
- GET : クライアントからの受信

#### SIZE

送受信データ長 (バイト)

#### DATA

送受信データ種別

aa...aa <bb...bb> (cc...cc,dd...dd) の形式で出力されます。

- aa...aa : オペレーション種別

表示されるオペレーション種別とその意味を次に示します。

オペレーション種別	意 味
Connect ( Database )	データベースとの接続要求
Disconnect ( Database )	データベースとの切り離し要求
Disconnect ( Connection )	コネクションの解放要求
Commit	トランザクションのコミット要求
Rollback	トランザクションのロールバック要求
LIST ( Table )	表一覧取得要求
LIST ( Column )	列一覧取得要求
LIST ( Index )	索引一覧取得要求
LIST ( Table Privileges )	表権限一覧取得要求
LIST ( Column Privileges )	列権限一覧取得要求
LIST ( PrimaryKey )	プライマリキー一覧取得要求

オペレーション種別	意 味
EXT-CMD	SQL 文の実行要求
DataDivision ( Fetch )	データ分割取得
Cancel	DBMS に対する処理の中断要求
Illegal Request	不正要求
Connection	コネクション確立応答
Result	正常応答
Error	異常応答
Result ( Cancel )	正常応答 ( DBMS に対する処理の中断要求時 )
Error ( Cancel )	異常応答 ( DBMS に対する処理の中断要求時 )
SQL Fetch Option	SQL 実行オプション実行
File Delete	SQL 実行結果格納ファイル削除
Procedure ( List Prepare Procedure )	ストアドプロシジャ一覧取得準備要求
Procedure ( List Fetch Procedure )	ストアドプロシジャ一覧取得要求
Procedure ( List Close Procedure )	ストアドプロシジャ一覧取得後の処理要求
Procedure ( List Prepare Column )	ストアドプロシジャ列一覧取得準備要求
Procedure ( List Fetch Column )	ストアドプロシジャ列一覧取得要求
Procedure ( List Close Column )	ストアドプロシジャ列一覧取得後の処理要求
Procedure ( Parameter Get )	ストアドプロシジャ定義情報取得要求
Procedure ( Prepare )	ストアドプロシジャ実行準備要求
Procedure ( Execute )	ストアドプロシジャ実行要求
Procedure ( Resume )	ストアドプロシジャ Resume 実行

- bb...bb : 付加情報  
オペレーション種別が, LIST ( xxxxx ) 及び EXT-CMD の場合に表示されます。
- cc...cc : リターンコード
- dd...dd : 詳細コード

#### 注意事項

クライアントからの要求量が多いほど, クライアントとの通信トレースのファイル容量も多くなります。通信トレースのファイル容量の目安として, 概算式を次に示します。

( 概算式 )

$$80 \text{ ( ヘッダ情報長 )} + \text{クライアントからの要求数} \times 2 \text{ ( PUT 及び GET 分 )} \times 36 \text{ ( PUT 及び GET 情報長 ) [ バイト ]}$$

あらかじめ, この概算式で計算したサイズ以上のハードディスク容量を用意してお

### 3. DABroker の環境設定と運用 (UNIX)

いてください。また、クライアントからの要求量が多いほど、トレース表示が終わるまでにも時間がかかります。御注意ください。

## 3.9 DABroker コネクションマルチ定義 (Database Connection Server 経由の DB アクセス定義)

Database Connection Server を経由してメインフレーム系データベースにアクセスする場合、アプリケーション、又は DBPARTNER は、接続先データベースの定義（「3.6 DABroker 接続先データベースの定義」参照）で定義したコネクションマルチ名を使用してアクセスします。コネクションマルチ名とは、接続する Database Connection Server のポート番号やホスト名などを定義した集まりに対して付ける任意名称です。コネクションマルチ名は、コネクションマルチ定義ファイルで定義します。ここでは、コネクションマルチ名の定義方法について説明します。

### 3.9.1 コネクションマルチ定義ファイルの作成

Database Connection Server 経由でメインフレーム系データベースに接続する場合、コネクションマルチ定義ファイルで、コネクションマルチ名を定義します。コネクションマルチ定義ファイルは、インストール時に提供されるサンプルを使用して作成します。

表 3-7 に、使用するファイルとファイルの格納先を示します。

表 3-7 DABroker 動作環境定義ファイルのファイル名

使用するサンプルファイル	コネクションマルチ定義ファイル格納先
/opt/DABroker/sample/damconenv	DABroker 運用ディレクトリ /conf

コネクションマルチ定義ファイルの作成手順を次に示します。

1. サンプルファイルを、表 3-7 に示したコネクションマルチ定義ファイルの格納先へコピーする。
2. コピー先ファイルの設定項目の標準値を必要に応じて変更する。また、値が設定されていない項目には値を入力する。
3. ファイルを保存する。

#### (1) ファイル作成時の注意事項

- 大文字と小文字は区別します。
- 定義名称は、255 文字まで指定できます。
- 定義名称に 2 バイト文字、及び半角の片仮名は使用しないでください。
- 「=」の前後に空白文字、又はタブコードを入れないでください。入れた場合はエラーとなります。

(エラーの例)

### 3. DABroker の環境設定と運用 (UNIX)

DABTMP = /tmp/dab

- 「#」以降は、コメントとして扱います。

#### (2) 作成したファイルの変更

- 作成したコネクションマルチ定義ファイルの内容の変更は、DABroker、及びコネクションマルチ機能が起動していない時に行ってください。

### 3.9.2 コネクションマルチ名の設定

一つのコネクションマルチ名には、次の内容を定義します。

- Database Connection Server のホスト名、又は IP アドレス (DBSHOST)
- Database Connection Server のサービス名、又はポート番号 (DBSPORT)
- Database Connection Server からの応答監視時間 (DBSTIMER)
- 最大仮想コネクション数 (MCONMAX)
- 通信処理プロセス数 (MCONPROC)
- プールコネクション数 (MCONPOOL)
- 予約プールコネクション数 (MRSVPOOL)

図 3-3 に「コネクションマルチ名」と DBSHOST、DBSPORT の指定内容の関係を示します。

図 3-3 指定内容の関係




図 3-3 で示すように、Database Connection Server のホスト名 (DBSHOST) には、Database Connection Server、及びアクセスするメインフレーム系データベースが存在するホスト名を指定します。Database Connection Server のポート番号又はサービス名には、Database Connection Server のサーバ空間 に割り当てられているサーバスケ

ジュール番号 (マニュアル「Database Connection Server」参照) を設定します。この例ではポート番号を指定していますが、サービス名を指定することもできます。サービス名を指定するときは、`/etc/services` ファイルに、サービス名とそれに対応するポート番号を設定してください (「3.3 ネットワーク環境の設定」参照)。

注 プロセスに相当するメインフレーム側の処理単位です。


### 3.9.3 最大仮想コネクション数などを設定するときのガイドライン

最大仮想コネクション数 (MCONMAX)、通信処理プロセス数 (MCONPROC)、プールコネクション数 (MCONPOOL)、予約プールコネクション数 (MRSVPOOL) は、使用環境に合わせた適切な値を設定する必要があります。ここでは、設定するときのガイドラインを説明します。

#### (1) DABroker と Database Connection Server の接続の仕組み

DABroker と Database Connection Server の接続時、Database Connection Server では、TCP/IP コネクションを確立します。1 ユーザからのアクセス要求に対して一つの TCP/IP コネクションを確立します (図 3-4 参照)。

図 3-4 DABroker と Database Connection Server の接続イメージ (1)



この場合、1TCP/IP コネクションを 1 ユーザからのアクセス要求だけで使用でき、レスポンス性能が良くなりますが、同時アクセスユーザ数が増えると、TCP/IP コネクションの確立数も多くなり Database Connection Server のメインフレーム側及び DABroker 側でのリソース消費量が多くなってしまいます。

そのため、DABroker では、一つの TCP/IP コネクションを複数ユーザからのアクセス要求で共有できるように、一つの TCP/IP コネクションの中で複数の DABroker 用のコ

### 3. DABroker の環境設定と運用 (UNIX)

ネクションを確立できるようにしています。一つの TCP/IP コネクションに対して確立する DABroker 用のコネクションを仮想コネクションと呼びます。一つの TCP/IP コネクションの中で複数の仮想コネクションを確立するときには、DABroker では、通信処理プロセスを起動します。通信処理プロセスは、TCP/IP コネクションごとに起動します。

1TCP/IP コネクションを複数ユーザからのアクセス要求で共有する場合、DABroker では、1 通信処理プロセス当たりで (= 一つの TCP/IP コネクションに対して) 同時に確立できる仮想コネクション数 (= 最大仮想コネクション数)、及び DABroker 内で同時に起動できる通信処理プロセス数 (= 通信処理プロセス数) を決めて運用します。

図 3-5 に、1TCP/IP コネクションを 2 ユーザからのアクセス要求で共有する場合 (1 通信処理プロセス当たりで二つの仮想コネクションを確立する場合) の、DABroker と Database Connection Server の接続イメージを示します。ここでは、アプリケーション及び DBPARTNER から同時に四つのアクセス要求があり、二つの TCP/IP コネクションで対応しています。DABroker では、二つの通信処理プロセスを起動し、それぞれの通信処理プロセスで二つの仮想コネクションを確立しています。このとき、四つの TCP/IP コネクションを使用した場合に比べ、メインフレーム側及び DABroker 側の両方でリソース消費量を少なくできます。


DABroker は、次のタイミングで Database Connection Server に対して TCP/IP コネクションを確立します。

- 「予約プールコネクション数 (MRSVPOOL)」が設定されている (>0) 場合  
DABroker コネクションマルチ機能起動時に確立します。
- 「予約プールコネクション数 (MRSVPOOL)」が設定されていない (=0) 場合  
最初のユーザアクセス要求時に確立します。
- 起動中の通信処理プロセスで実行できるユーザ数 (「最大仮想コネクション数 (MCONMAX)」) を超えたユーザアクセスが要求された場合  
通信処理プロセスを新しく起動して確立します。  
(ただし、「通信処理プロセス数 (MCONPROC)」の範囲内)

そして、これらの TCP/IP コネクションを確立する際に、1TCP/IP コネクション上に「最大仮想コネクション数 (MCONMAX)」に設定された数だけ仮想コネクションを予約します。



図 3-5 DABroker と Database Connection Server の接続イメージ (2)



なお、一つの TCP/IP コネクションに対して一つの仮想コネクションを確立する形態をシングルコネクション (図 3-4 参照) と呼び、一つの TCP/IP コネクションに対して複数の仮想コネクションを確立する形態をコネクションマルチ (図 3-5 参照) と呼びます。

## (2) 最大仮想コネクション数と通信処理プロセス数の決定

### 最大仮想コネクション数 (MCONMAX)

次のどちらかの値を設定します。

- 1TCP/IP コネクションを 1 ユーザからのアクセス要求だけで使用する場合 (シングルコネクション)

最大仮想コネクション数を「1」に設定します。この場合、TCP/IP コネクションを 1 ユーザからのアクセス要求だけで使用できるためレスポンス性能が良いのですが、複数ユーザからの同時アクセス要求があるときには同時アクセス要求数分の TCP/IP コネクションを確立し、DABroker 及びメインフレームでのリソース消費量が多くなります。

- 1TCP/IP コネクションを複数ユーザからのアクセス要求で共有する場合 (コネクションマルチ)

「2 以上の値」で、1 通信処理プロセス当たりで同時に確立できる仮想コネクション数を設定します。設定値については、下記を参照してください。なお、この場合は、運用時に、コネクションマルチ機能起動コマンド (「3.10.1(1) コネクションマルチ機能起動コマンド (dabcmstart)」参照) を実行してください。

### 通信処理プロセス数 (MCONPROC)

DABroker で同時に起動できる通信処理プロセス数の最大値を設定します。設定値については、下記を参照してください。なお、最大仮想コネクション数が「1」の場合は、設定する必要はありません。

1TCP/IP コネクションを複数ユーザからのアクセス要求で共有する場合、これらの値は、

### 3. DABroker の環境設定と運用 (UNIX)

次の手順で決定してください。

1. DABroker のシステム全体で同時にアクセスするユーザ数 (要求数) の最大値を見積もる  
この最大値は、アクセス対象となる Database Connection Server の空間起動制御文で設定された「サーバユーザ数」以内となるようにしてください。サーバユーザ数の設定方法については、マニュアル「Database Connection Server」を参照してください。
2. 「1 で見積もった最大値 最大仮想コネクション数 \* 通信処理プロセス数」となるような最大仮想コネクション数と最大通信処理プロセス数の組み合わせを決定する  
このとき、次の 2 点を考慮し、使用環境に合わせた適切な数値を検討してください。
  - レスポンス性能
  - DABroker が組み込まれたサーバで消費するリソース量、及び Database Connection Server が組み込まれたメインフレームで消費するリソース量

レスポンス性能は、1 通信処理プロセスあたりの仮想コネクション数を少なくすればするほど向上し、最大仮想コネクション数を 1 にする (シングルコネクション) とレスポンスが早くなります。しかし、同時アクセスユーザ数が多い場合に、TCP/IP コネクションも増えるため、メインフレーム側でリソース消費量が多くなります。このため、使用環境に合わせた適切な数値を検討してください。

なお、最大仮想コネクション数は、接続する Database Connection Server の空間起動制御文で設定された「ユーザ数 (仮想ユーザ空間数など) ÷ TCP コネクション数」の倍数となるように設定してください。

#### (3) プールコネクション数と予約プールコネクション数の決定 (仮想コネクションのプーリング機能の使用)

最大仮想コネクション数を 2 以上にした場合、次の 2 種類の機能が使用できます。この 2 種類は併用できます。

- 一度確立した仮想コネクションをプールする  
この機能を使用すると、コネクション確立のためのオーバーヘッドを削減し、Database Connection Server との接続時間の短縮が図れます。この機能を使用するときは、プールコネクション数 (MCONPOOL) を設定してください。
- コネクションマルチ機能の起動時に、指定された数の仮想コネクションを確立しておく  
この機能を使用すると、通信処理プロセスの起動のためのオーバーヘッドを削減し、Database Connection Server との接続時間を短縮できます。この機能を使用するときは、予約プールコネクション数 (MRSVPPOOL) を設定してください。

仮想コネクションのプーリング機能を使用するときは、次に示す値を設定してください。

#### プールコネクション数 (MCONPOOL)

DABroker のシステム全体でプールする仮想コネクション数を設定します。プールした仮想コネクションに対応する TCP/IP コネクションのためのリソースを Database Connection Server (メインフレーム) 側で占有してしまうため、メインフレーム側でのリソース消費量を考慮して使用環境に合わせた値を設定してください。なお、リソースは、1 通信処理プロセスごと、1TCP/IP コネクションごとに消費されるため、「最大仮想コネクション数」で設定した値の倍数をプールコネクション数に設定することをお勧めします。

#### 予約プールコネクション数 (MRSVPOOL)

DABroker のシステム全体でコネクションマルチ機能起動時に確立しておく仮想コネクション数を設定します。コネクションマルチ機能起動時にアクセス要求がなくても仮想コネクションを確立してしまうことになるため、DABroker を組み込んだサーバで確立した分のリソースを占有してしまいます。したがって、DABroker 側のリソース消費量を考慮して使用環境に合わせた値を設定してください。なお、リソースは、1 通信処理プロセスごと、1TCP/IP コネクションごとに消費されるため、「最大仮想コネクション数 (MCONMAX)」で設定した値の倍数を予約プールコネクション数に設定することをお勧めします。

プールコネクション数及び予約プールコネクション数の両方に値を設定する場合は、「プールコネクション数 予約プールコネクション数」となるように設定してください。

### 3.9.4 コネクションマルチ定義ファイルでの設定項目

コネクションマルチ定義ファイルでは、次の項目を設定します。

#### コネクションマルチ名

接続する Database Connection Server に付ける任意名称を設定します。

< 設定規則 > DABroker のシステム内でユニークな名称にしてください。最大 255 文字まで指定できます。2 バイト文字、半角カタカナは使用しないでください。

#### DBSHOST=Database Connection Server のホスト名又は IP アドレス

接続する Database Connection Server が存在するホスト名、又は IP アドレスを設定します。

ここでの指定を省略した場合は、DABroker 動作環境定義ファイルの DAB\_DB\_HOST( 接続するホスト名、又は IP アドレス) に指定された値を仮定します。

#### DBSPORT=Database Connection Server のポート番号又はサービス名

接続する Database Connection Server のポート番号 ( Database Connection Server ではサーバスケジュール番号と呼ぶ) 又はサービス名 ( ユーザの任意設定名称) を設定します。

ここで、サービス名を指定した場合は、/etc/services ファイルにサービス名と対応

### 3. DABroker の環境設定と運用 (UNIX)

するポート番号を設定してください(「3.3 ネットワーク環境の設定」参照)。  
ここでの指定を省略した場合は、DABroker 動作環境定義ファイルの  
DAB\_DBS\_PORT(接続するサービス名、又はポート番号)に指定された値を仮定し  
ます。

DBSTIMER=Database Connection Server からの応答監視時間

Database Connection Server からの処理結果の応答待ち時間を設定します。

指定範囲: 0, 1 ~ 65535 (秒)

0 を指定した場合: 応答待ち時間を監視しません。

MCONMAX= 最大仮想コネクション数

1 通信処理プロセス当たりで同時に確立できる仮想コネクション数の最大値を設定  
します。ここで設定した値を超えるユーザからの要求があった場合は、別の通信処  
理プロセスを起動し、仮想コネクションを確立して Database Connection Server に  
接続します。なお、データベースには、「最大仮想コネクション数 \* 通信処理プロセ  
ス数」で算出される数のユーザが同時にアクセスできます。

指定範囲: 1 ~ 100

- 1 を設定した場合

シングルコネクションとなります。

- 2 以上を設定した場合

1 通信処理プロセスにつき 2 以上の仮想コネクションを同時に確立できるマルチ  
コネクション (コネクションマルチ) となります。このとき、「通信処理プロセス  
数 (MCONPROC)」も設定してください。なお、この場合は、運用時に、コネク  
ションマルチ機能起動コマンド (「3.10.1(1) コネクションマルチ機能起動コマン  
ド (dabcmstart)」参照) を実行してください。

MCONPROC= 通信処理プロセス数

最大仮想コネクション数を 2 以上の値にした場合に必ず設定する項目です。

Database Connection Server と接続するときに起動する最大通信処理プロセス数を  
設定します。ここで設定した値を超えた場合は、アプリケーション、又は  
DBPARTNER にエラーメッセージを返し、処理を受け付けません。

指定範囲: 0, 1 ~ 1000

- 指定を省略した場合又は 0 を指定した場合

シングルコネクション (1 通信処理プロセス当たり 1 仮想コネクション) とな  
ります。

MCONPOOL= プールコネクション数

最大仮想コネクション数を 2 以上の値にした場合に設定できる項目です。

Database Connection Server に接続するときに確立する仮想コネクションを、デー  
タベースアクセスが終了しても、確立されたままの状態でもプールしておく数を設定  
します。確立済みの仮想コネクションをプールしておくことで、Database  
Connection Server と接続するときの仮想コネクション確立時間を短縮できます。

指定範囲：0, 1 ~ 32767

指定を省略した場合又は 0 を指定した場合：プール機能を使用できません。

MRSVPOOL= 予約プールコネクション数

最大仮想コネクション数を 2 以上の値にした場合に設定できる項目です。

DABroker 起動時に仮想コネクションを確立しておく数を設定します。DABroker 起動時に仮想コネクションが確立されていると、Database Connection Server と接続するときの仮想コネクション確立時間を短縮できます。

指定範囲：0, 1 ~ 32767

指定を省略した場合又は 0 を指定した場合：予約プール機能を使用できません。

注意

「最大仮想コネクション数 \* 通信処理プロセス数 (下記参照)」で算出される値以上の数を設定できません。設定した場合は、コネクションマルチ機能の運用を開始した時点で、通信処理プロセスの起動エラーとなります。

プールコネクション数も設定した場合、予約プールコネクション数では、プールコネクション数より大きな値を設定できません。

### 3.9.5 コネクションマルチ定義ファイルの作成例

コネクションマルチ定義ファイルの作成例を次に示します。

コネクションマルチ名 dbs01 はコネクションマルチ機能を使用する例、コネクションマルチ名 dbs02 はコネクションマルチ機能を使用しない例です。

```
dbs01{
    DBSHOST='host01'
    DBSPORT='5001'
    DBSTIMER=180
    MCONMAX=2
    MCONPROC=10
    MCONPOOL=5
    MRSVPOOL=3
}
dbs02{
    DBSHOST='host02'
    DBSPORT='5002'
    DBSTIMER=180
    MCONMAX=1
}
```

## 3.10 コネクションマルチ機能の使用

---

コネクションマルチ定義ファイルで、「最大仮想コネクション数 (MCONMAX)」を2以上に設定した場合は、コネクションマルチ機能起動コマンドを実行してください。この場合は、コネクションマルチ運用ユーティリティを使って、Database Connection Server と DABroker との接続状態を確認できます。

ここでは、コネクションマルチ機能の運用開始と終了方法、コネクションマルチ運用ユーティリティについて説明します。

DABroker で提供するコマンドは、「DABroker 運用ディレクトリ /bin」に格納されています。

Red Hat Linux の場合、コネクションマルチ機能は使用できません。

### 3.10.1 コネクションマルチ機能の運用開始と終了

コネクションマルチ機能の運用開始方法と終了方法について説明します。

#### 注意事項

- コネクションマルチ機能が実際に起動・終了されるのは、起動・終了コマンドの実行と同時ではありません。このため、起動・終了の各コマンドの実行が完了しても、しばらくコネクションマルチ機能の起動・終了は動作します。
- 複数の仮想コネクション下に接続し、Database Connection Server 側のタイマ監視などによって、Database Connection Server 側で仮想コネクションが切断された場合、DABroker を使用しているクライアントから Disconnect を発行して処理を終了させないと、仮想コネクションは切断されません。

#### (1) コネクションマルチ機能起動コマンド (dabcmstart)

##### コマンド形式

```
# dabcmstart
```

##### 機能

コネクションマルチ機能を起動します。

##### 使用できるユーザ

DABroker の管理ユーザ

##### 注意事項

コネクションマルチ機能は、二つ以上同時に起動できません。

#### (2) コネクションマルチ機能終了コマンド (dabcmstop)

##### コマンド形式

```
# dabcmstop [-f | -p]
```

**機能**

コネクションマルチ機能を終了します。

**使用できるユーザ**

DABroker の管理ユーザ

**オプション**

dabcmstop では次のオプションが指定できます。ただし、複数のオプションを同時に指定できません。

-f

起動中の処理すべてを強制終了します (強制終了)。

サーバプロセスは、接続中のユーザに強制終了を受信したことを通知して終了します。

データベースにアクセス中の処理は、この通知を受けた時点で処理を終了します。

計画終了中でも強制終了は実行できます。

-p

新しいユーザからの要求を受け付けないようにして、接続中のユーザの処理がすべて終了した時点で終了します (計画終了)。

計画終了の解除はできません。

**省略**

接続中のユーザがない場合だけ、終了します (正常終了)。

それ以外の場合はメッセージを出力し、終了コマンドが無効になります。

### 3.10.2 コネクションマルチ運用ユティリティ

コネクションマルチ運用ユティリティには次の機能があります。

コネクションマルチ機能の運用状態の表示

接続ユーザ ID からのアクセス要求に対応する仮想コネクション ID ごとの、DABroker と Database Connection Server との接続時間を表示します。

#### (1) ステータス表示コマンド (dabcmstat)

**コマンド形式**

```
$ dabcmstat
```

**機能**

コネクションマルチ機能の動作状態 (ステータス) を表示します。

**使用できるユーザ**

すべてのユーザ

### 3. DABroker の環境設定と運用 (UNIX)

#### 出力例

\$ /DBBROKER/bin/dabcmstat								
CONNTIME		USERTIME	USERID	STATUS	VCONID	SVPROCID	DMNID	CMNAME
1999/09/01 17:02:02	1999/09/01 17:02:10	SYS1	USE	1	1001	231	CM001	
1999/09/01 17:02:05			POOL	2	1002	231	CM001	
1999/09/01 17:05:04	1999/09/01 17:05:10	SYS1	USE	1	2005	245	CM002	
1999/09/01 17:05:05			POOL	2	2006	245	CM002	

CONNTIME : 接続開始時間

USERTIME : ユーザ開始時間

USERID : 接続ユーザ ID

STATUS : 仮想コネクションの状態

- USE : 仮想コネクションの使用
- POOL : 仮想コネクションのプール待機中

VCONID : 仮想コネクション ID

DMNID : 通信デーモン ID

SVPROCID : サーバプロセス ID

CMNAME : コネクションマルチ名

注 仮想コネクションの状態が「USE ( ユーザ使用中 )」の場合だけ表示されます。



## 3.11 ORACLE アクセスライブラリ再作成方法

DABroker では、ORACLE をアクセスするためのライブラリとして ORACLE アクセスライブラリを提供しています。ORACLE アクセスライブラリは、ORACLE の OCI プログラムです。OCI プログラムは、ORACLE のインストール状況によって、その作成方法 (make 方法) が異なる場合があります。ORACLE のインストールの状況によっては、DABroker が提供している ORACLE アクセスライブラリでは ORACLE にアクセスできず、ユーザの環境に合わせた ORACLE アクセスライブラリの再作成が必要になります。

。

ここでは、ORACLE アクセスライブラリを作成する機能について、UNIX の種類ごとに説明します。

注

Oracle12c の場合はアクセスライブラリの再作成が必要になることはありません。

Oracle12c のサンプルメイクファイルは提供していません。

### 3.11.1 HP-UX の場合

HP-UX 使用時の ORACLE アクセスライブラリ再作成方法について説明します。

#### (1) 適用範囲

ORACLE アクセスライブラリを作成する機能は、次の ORACLE システムを運用している場合に適用してください。

DABroker を動作させた時、次のメッセージで ORACLE の関数名、又はライブラリ名が出力された場合

DABroker 出力メッセージ

KFDB005MM-E システムコールでエラーが発生しました。

[dlopen(/opt/DABroker/lib/libdaO7101.sl ) errno=ld.sl.1:

重大なエラー：再配置エラー：ファイル /opt/DABroker/lib/libdaO7101.sl :

シンボル (ORACLE の関数)：参照されたシンボルがありません ]

注

- Oracle10g R10.1.0 または R10.2.0 を使用している場合：libdaO7101.sl と表示されます。
- Oracle11g R11.1.0 または R11.2.0 を使用している場合：libdaO7111.sl と表示されます。
- DABroker for Java のデータベース種別に Oracle8i を指定して、Oracle10g R10.1.0 または R10.2.0 を使用している場合：libdaO8101.sl と表示されま

### 3. DABroker の環境設定と運用 (UNIX)

す。

- DABroker for Java のデータベース種別に Oracle8i を指定して、Oracle11g R11.1.0 または R11.2.0 を使用している場合：libdaO8111.sl と表示されます。

## (2) ORACLE アクセスライブラリ再作成の手順

ORACLE アクセスライブラリを再作成する手順を次に説明します。

次の手順は、必ず、運用ディレクトリが /opt/DABroker の環境で実行してください。

DABroker の運用ディレクトリを /opt/DABroker 以外に設定している場合は、いったん、DABroker のセットアップコマンドで運用ディレクトリを /opt/DABroker に戻してから実行してください。

### 1. DABroker 既存ライブラリのバックアップ

DABroker の既存ライブラリのバックアップを次のように取得してください。

```
cd /opt/DABroker/lib
```

- Oracle10g R10.1.0 または R10.2.0 を使用している場合：libdaO7101.sl と表示されます。
- Oracle11g R11.1.0 または R11.2.0 を使用している場合：libdaO7111.sl と表示されます。
- DABroker for Java のデータベース種別に Oracle8i を指定して、Oracle10g R10.1.0 または R10.2.0 を使用している場合：libdaO8101.sl と表示されます。
- DABroker for Java のデータベース種別に Oracle8i を指定して、Oracle11g R11.1.0 または R11.2.0 を使用している場合：libdaO8111.sl と表示されます。

### 2. 提供サンプルメイクファイルの修正

DABroker では、表 3-8 ~ 11 に示す、各 ORACLE アクセスライブラリのサンプルメイクファイルを提供しています。使用している環境に合わせて、修正して使用してください。

なお、表中の番号は、次の内容を示しています。

1：DABroker アクセスライブラリ名称

修正しないでください。

2：DABroker 共用ライブラリ

修正しないでください。

3：ORACLE クライアントライブラリ、及び OS 提供ライブラリ

DABroker の ORACLE アクセスライブラリは、ORACLE の OCI プログラムです。ORACLE のマニュアルを参照し、OCI プログラム作成時に必要な ORACLE クライアントライブラリ、及び OS 提供ライブラリを確認の上、使用している環境に合わせて修正してください。

4：DABroker 共用オブジェクトファイル

修正しないでください。

## 5: リンケージパラメタ

修正しないでください。

- Oracle 10g R10.1.0 または R10.2.0 を使用している場合

ファイル名: /opt/DABroker/sample/oramake7101

表 3-8 Oracle 10g R10.1.0 または R10.2.0 サンプルメイクファイル

番号	定義文
1	PROGRAM = libdaO7101.sl
2	LIBS = -L /opt/DABroker/lib -ldaccommon
3	LIBS1 = -l:libcl.sl -lpthread
3	ORALIB = -L \$(ORACLE_HOME)/lib -l:libclntsh.sl
3	LDFLAGS = -b +s
4	OBJS = \$(DABDIR)/obj/dacdcnt1.o \$(DABDIR)/obj/daO7101.a
5	all: \$(PROGRAM)
5	\$(PROGRAM): \$(OBJS) echo "Linking \$(PROGRAM) ..." \$(LD) -o \$(PROGRAM) \$(OBJS) \$(LIBS) \$(LIBS1) \$(LDFLAGS) ¥ \$(ORALIB) echo "done"

- Oracle 11g R11.1.0 または R11.2.0 を使用している場合

ファイル名: /opt/DABroker/sample/oramake7111

表 3-9 Oracle 11g R11.1.0 または R11.2.0 サンプルメイクファイル

番号	定義文
1	PROGRAM = libdaO7111.sl
2	LIBS = -L /opt/DABroker/lib -ldaccommon
3	LIBS1 = -l:libcl.sl -lpthread
3	ORALIB = -L \$(ORACLE_HOME)/lib -l:libclntsh.sl
3	LDFLAGS = -b +s
4	OBJS = \$(DABDIR)/obj/dacdcnt1.o \$(DABDIR)/obj/daO7111.a
5	all: \$(PROGRAM)
5	\$(PROGRAM): \$(OBJS) echo "Linking \$(PROGRAM) ..." \$(LD) -o \$(PROGRAM) \$(OBJS) \$(LIBS) \$(LIBS1) \$(LDFLAGS) ¥ \$(ORALIB) echo "done"

- DABroker for Java のデータベース種別に Oracle8i を指定して, Oracle 10g R10.1.0 または R10.2.0 を使用している場合

### 3. DABroker の環境設定と運用 ( UNIX )

ファイル名 : /opt/DABroker/sample/oramake8101

表 3-10 Oracle 10g R10.1.0 または R10.2.0 サンプルメイクファイル (DABroker for Java のデータベース種別に Oracle8i を指定時)

番号	定義文
1	PROGRAM = libdaO8101.sl
2	LIBS = -L /opt/DABroker/lib -ldaccommon
3	LIBS1 = -l:libcl.sl -lpthread
3	ORALIB = -L \$(ORACLE_HOME)/lib -l:libclntsh.sl
3	LDFLAGS = -b +s
4	OBJS = \$(DABDIR)/obj/dacd8101.o \$(DABDIR)/obj/daO8101.a
5	all: \$(PROGRAM)
5	\$(PROGRAM): \$(OBJS) echo "Linking \$(PROGRAM) ..." \$(LD) -o \$(PROGRAM) \$(OBJS) \$(LIBS) \$(LIBS1) \$(LDFLAGS) ¥ \$(ORALIB) echo "done"

- DABroker for Java のデータベース種別に Oracle8i を指定して , Oracle 11g R11.1.0 または R11.2.0 を使用している場合  
ファイル名 : /opt/DABroker/sample/oramake8111

表 3-11 Oracle 11g R11.1.0 または R11.2.0 サンプルメイクファイル (DABroker for Java のデータベース種別に Oracle8i を指定時)

番号	定義文
1	PROGRAM = libdaO8111.sl
2	LIBS = -L /opt/DABroker/lib -ldaccommon
3	LIBS1 = -l:libcl.sl -lpthread
3	ORALIB = -L \$(ORACLE_HOME)/lib -l:libclntsh.sl
3	LDFLAGS = -b +s
4	OBJS = \$(DABDIR)/obj/dacd8111.o \$(DABDIR)/obj/daO8111.a
5	all: \$(PROGRAM)
5	\$(PROGRAM): \$(OBJS) echo "Linking \$(PROGRAM) ..." \$(LD) -o \$(PROGRAM) \$(OBJS) \$(LIBS) \$(LIBS1) \$(LDFLAGS) ¥ \$(ORALIB) echo "done"

### 3. DABroker ORACLE アクセスライブラリの再作成

サンプルメイクファイルを修正後、次の環境変数を入力し、make コマンドを実行してください。

(メイクファイル実行手順 B シェルを使用の場合)

ORACLE\_HOME = ORACLE HOME ディレクトリ

export ORACLE\_HOME

DABDIR = /opt/DABroker

export DABDIR

- Oracle 10g R10.1.0 または R10.2.0 を使用している場合  
make -f Oramake7101 (修正後のメイクファイルを実行する)
- Oracle 11g R11.1.0 または R11.2.0 を使用している場合  
make -f Oramake7111 (修正後のメイクファイルを実行する)
- DABroker for Java のデータベース種別に Oracle8i を指定して、Oracle 10g R10.1.0 または R10.2.0 を使用している場合  
make -f Oramake8101 (修正後のメイクファイルを実行する)
- DABroker for Java のデータベース種別に Oracle8i を指定して、Oracle 11g R11.1.0 または R11.2.0 を使用している場合  
make -f Oramake8111 (修正後のメイクファイルを実行する)

#### 4. 再作成後の ORACLE アクセスライブラリを DABroker のライブラリ格納用ディレクトリにコピーする

make コマンドを実行したディレクトリ環境下で再作成した ORACLE アクセスライブラリを次のようにコピーしてください。

再作成した ORACLE アクセスライブラリは、make コマンドを実行したカレントディレクトリに作成されます。

- Oracle 10g R10.1.0 または R10.2.0 を使用している場合  
cp libdaO7101.sl /opt/DABroker/lib/libdaO7101.sl
- Oracle 11g R11.1.0 または R11.2.0 を使用している場合  
cp libdaO7111.sl /opt/DABroker/lib/libdaO7111.sl
- DABroker for Java のデータベース種別に Oracle8i を指定して、Oracle 10g R10.1.0 または R10.2.0 を使用している場合  
cp libdaO8101.sl /opt/DABroker/lib/libdaO8101.sl
- DABroker for Java のデータベース種別に Oracle8i を指定して、Oracle 11g R11.1.0 または R11.2.0 を使用している場合  
cp libdaO8111.sl /opt/DABroker/lib/libdaO8111.sl

#### 5. DABroker の再セットアップ

作成した ORACLE アクセスライブラリを /opt/DABroker/lib にコピーした後、再度、DABroker のセットアップコマンドを実行してください。

### 3.11.2 AIX の場合

AIX 使用時の ORACLE アクセスライブラリ再作成方法について説明します。

#### (1) 適用範囲

ORACLE アクセスライブラリを作成する機能は、次の ORACLE システムを運用している場合に適用してください。

DABroker を動作させた時、次のメッセージで ORACLE の関数名、またはライブラリ名が出力された場合

DABroker 出力メッセージ

KFDB005MM-E システムコールでエラーが発生しました。

[dlopen(/opt/DABroker/lib/libdaO7101.sl ) errno=ld.sl.1:

重大なエラー：再配置エラー：ファイル /opt/DABroker/lib/libdaO7101.sl :  
シンボル (ORACLE の関数)：参照されたシンボルがありません]

注

- Oracle10g R10.1.0 または R10.2.0 を使用している場合：libdaO7101.sl と表示されます。
- Oracle11g R11.1.0 または R11.2.0 を使用している場合：libdaO7111.sl と表示されます。
- DABroker for Java のデータベース種別に Oracle8i を指定して、Oracle10g R10.1.0 または R10.2.0 を使用している場合：libdaO8101.sl と表示されます。
- DABroker for Java のデータベース種別に Oracle8i を指定して、Oracle11g R11.1.0 または R11.2.0 を使用している場合：libdaO8111.sl と表示されます。

#### (2) ORACLE アクセスライブラリ再作成の手順

ORACLE アクセスライブラリを再作成する手順を次に説明します。

次の手順は、必ず、運用ディレクトリが /opt/DABroker の環境で実行してください。

DABroker の運用ディレクトリを /opt/DABroker 以外に設定している場合は、いったん、DABroker のセットアップコマンドで運用ディレクトリを /opt/DABroker に戻してから実行してください。

##### 1. DABroker 既存ライブラリのバックアップ

DABroker の既存ライブラリのバックアップを次のように取得してください。

cd /opt/DABroker/lib

- Oracle10g R10.1.0 または R10.2.0 を使用している場合  
mv libdaO7101.a libdaO7101.a\_bk
- Oracle11g R11.1.0 または R11.2.0 を使用している場合  
mv libdaO7111.a libdaO7111.a\_bk
- DABroker のデータベース種別に ORACLE8i を指定して、Oracle10g R10.1.0 または R10.2.0 を使用している場合  
mv libdaO8101.a libdaO8101.a\_bk

- DABroker のデータベース種別に ORACLE8i を指定して、Oracle11g R11.1.0 または R11.2.0 を使用している場合

```
mv libdaO8111.a libdaO8111.a_bk
```

## 2. 提供サンプルメイクファイルの修正

DABroker では、表 3-12 ~ 15 に示す、ORACLE アクセスライブラリのサンプルメイクファイルを提供しています。使用している環境に合わせて、修正して使用してください。

なお、表中の番号は、次の内容を示しています。

1 : DABroker アクセスライブラリ名称

修正しないでください。

2 : DABroker 共用ライブラリ

修正しないでください。

3 : ORACLE クライアントライブラリ、及び OS 提供ライブラリ

DABroker の ORACLE アクセスライブラリは、ORACLE の OCI プログラムです。ORACLE のマニュアルを参照し、OCI プログラム作成時に必要な ORACLE クライアントライブラリ、及び OS 提供ライブラリを確認の上、使用している環境に合わせて修正してください。

4 : DABroker 共用オブジェクトファイル

修正しないでください。

5 : リンケージパラメータ

修正しないでください。

- Oracle 10g R10.1.0 または R10.2.0 を使用している場合

ファイル名 : /opt/DABroker/sample/oramake7101

表 3-12 Oracle 10g R10.1.0 または R10.2.0 サンプルメイクファイル

番号	定義文
1	PROGRAM = libdaO7101.a
1	PROGRAM1 = libdaO7101.o
2	LIBS = -L /opt/DABroker/lib -ldaccommon
3	LIBS1 = -lpthreads -bglink:/lib/glink.o -bM:SRE -bexpall ¥
3	-bnoentry -lm -lc_r
3	ORALIB = -L \$(ORACLE_HOME)/lib -lclntsh
3	LDFLAGS = -G
4	OBJS = /opt/DABroker/obj/dacdcnt1.o ¥
4	/opt/DABroker/obj/daO7101.a
5	all: \$(PROGRAM)

### 3. DABroker の環境設定と運用 ( UNIX )

番号	定義文
5	<pre>\$(PROGRAM): \$(OBJS) echo "Linking \$(PROGRAM) ..." ld -o \$(PROGRAM1) \$(OBJS) \$(LIBS) \$(LIBS1) \$(LDFLAGS) ¥ \$(ORALIB) ar rv \$(PROGRAM) \$(PROGRAM1) rm -f \$(PROGRAM1) echo "done"</pre>

- Oracle 11g R11.1.0 または R11.2.0 を使用している場合  
ファイル名 : /opt/DABroker/sample/oramake7111

表 3-13 Oracle 11g R11.1.0 または R11.2.0 サンプルメイクファイル

番号	定義文
1	PROGRAM = libdaO7111.a
1	PROGRAM1 = libdaO7111.o
2	LIBS = -L /opt/DABroker/lib -ldaccommon
3	LIBS1 = -lpthreads -bglink:/lib/glink.o -bM:SRE -bexpall ¥
3	-bnoentry -lm -lc_r
3	ORALIB = -L \$(ORACLE_HOME)/lib -lclntsh
3	LDFLAGS = -G
4	OBJS = /opt/DABroker/obj/dacdentl.o ¥
4	/opt/DABroker/obj/daO7111.a
5	all: \$(PROGRAM)
5	<pre>\$(PROGRAM): \$(OBJS) echo "Linking \$(PROGRAM) ..." ld -o \$(PROGRAM1) \$(OBJS) \$(LIBS) \$(LIBS1) \$(LDFLAGS) ¥ \$(ORALIB) ar rv \$(PROGRAM) \$(PROGRAM1) rm -f \$(PROGRAM1) echo "done"</pre>

- DABroker for Java のデータベース種別に Oracle8i を指定して , Oracle 10g R10.1.0 または R10.2.0 を使用している場合  
ファイル名 : /opt/DABroker/sample/oramake8101

表 3-14 Oracle 10g R10.1.0 または R10.2.0 サンプルメイクファイル (DABroker for Java のデータベース種別に Oracle8i を指定時)

番号	定義文
1	PROGRAM = libdaO8101.a
1	PROGRAM1 = libdaO8101.o



番号	定義文
2	LIBS = -L /opt/DABroker/lib -ldaccommon
3	LIBS1 = -lpthreads -bglink:/lib/glink.o -bM:SRE -bexpall ¥
3	-bnoentry -lm -lc_r
3	ORALIB = -L \$(ORACLE_HOME)/lib -lclntsh
3	LDFLAGS = -G
4	OBJS = /opt/DABroker/obj/dacd8101.o ¥
4	/opt/DABroker/obj/daO8101.a
5	all: \$(PROGRAM)
5	\$(PROGRAM): \$(OBJS) echo "Linking \$(PROGRAM) ..." ld -o \$(PROGRAM1) \$(OBJS) \$(LIBS) \$(LIBS1) \$(LDFLAGS) ¥ \$(ORALIB) ar rv \$(PROGRAM) \$(PROGRAM1) rm -f \$(PROGRAM1) echo "done"

- DABroker for Java のデータベース種別に Oracle8i を指定して、Oracle 11g R11.1.0 または R11.2.0 を使用している場合  
ファイル名 : /opt/DABroker/sample/oramake8111

表 3-15 Oracle 11g R11.1.0 または R11.2.0 サンプルメイクファイル (DABroker for Java のデータベース種別に Oracle8i を指定時)

番号	定義文
1	PROGRAM = libdaO8111.a
1	PROGRAM1 = libdaO8111.o
2	LIBS = -L /opt/DABroker/lib -ldaccommon
3	LIBS1 = -lpthreads -bglink:/lib/glink.o -bM:SRE -bexpall ¥
3	-bnoentry -lm -lc_r
3	ORALIB = -L \$(ORACLE_HOME)/lib -lclntsh
3	LDFLAGS = -G
4	OBJS = /opt/DABroker/obj/dacd8111.o ¥
4	/opt/DABroker/obj/daO8111.a
5	all: \$(PROGRAM)

### 3. DABroker の環境設定と運用 ( UNIX )

番号	定義文
5	<pre>\$(PROGRAM): \$(OBJS) echo "Linking \$(PROGRAM) ..." ld -o \$(PROGRAM1) \$(OBJS) \$(LIBS) \$(LIBS1) \$(LDFLAGS) ¥ \$(ORALIB) ar rv \$(PROGRAM) \$(PROGRAM1) rm -f \$(PROGRAM1) echo "done"</pre>

#### 3. DABroker ORACLE アクセスライブラリの再作成

サンプルメイクファイルを修正後、次の環境変数を入力し、make コマンドを実行してください。

(メイクファイル実行手順 B シェルを使用の場合)

ORACLE\_HOME = ORACLE HOME ディレクトリ

export ORACLE\_HOME

DABDIR = /opt/DABroker

export DABDIR

- Oracle 10g R10.1.0 または R10.2.0 を使用している場合  
make -f Oramake7101 (修正後のメイクファイルを実行する)
- Oracle 11g R11.1.0 または R11.2.0 を使用している場合  
make -f Oramake7111 (修正後のメイクファイルを実行する)
- DABroker for Java のデータベース種別に Oracle8i を指定して、Oracle 10g R10.1.0 または R10.2.0 を使用している場合  
make -f Oramake8101 (修正後のメイクファイルを実行する)
- DABroker for Java のデータベース種別に Oracle8i を指定して、Oracle 11g R11.1.0 または R11.2.0 を使用している場合  
make -f Oramake8111 (修正後のメイクファイルを実行する)

#### 4. 再作成後の ORACLE アクセスライブラリを DABroker のライブラリ格納用ディレクトリにコピーする

make コマンドを実行したディレクトリ環境下で再作成した ORACLE アクセスライブラリを次のようにコピーしてください。

再作成した ORACLE アクセスライブラリは、make コマンドを実行したカレントディレクトリに作成されます。

- Oracle 10g R10.1.0 または R10.2.0 を使用している場合  
cp libdaO7101.sl /opt/DABroker/lib/libdaO7101.sl
- Oracle 11g R11.1.0 または R11.2.0 を使用している場合  
cp libdaO7111.sl /opt/DABroker/lib/libdaO7111.sl
- DABroker for Java のデータベース種別に Oracle8i を指定して、Oracle 10g R10.1.0 または R10.2.0 を使用している場合  
cp libdaO8101.sl /opt/DABroker/lib/libdaO8101.sl
- DABroker for Java のデータベース種別に Oracle8i を指定して、Oracle 11g

R11.1.0 または R11.2.0 を使用している場合  
`cp libdaO8111.sl /opt/DABroker/lib/libdaO8111.sl`

#### 5. DABroker の再セットアップ

作成した ORACLE アクセスライブラリを /opt/DABroker/lib にコピーした後、再度、DABroker のセットアップコマンドを実行してください。

### 3.11.3 Red Hat Linux の場合

#### (1) 適用範囲

ORACLE アクセスライブラリを作成する機能は、次の ORACLE システムを運用している場合に適用してください。

DABroker を動作させた時、次のメッセージで ORACLE の関数名、またはライブラリ名が出力された場合

DABroker 出力メッセージ

KFDB005MM-E システムコールでエラーが発生しました。

[dlopen(/opt/DABroker/lib/libdaO7101.sl ) errno=ld.sl.1 :

重大なエラー：再配置エラー：ファイル /opt/DABroker/lib/libdaO7101.sl :  
 シンボル (ORACLE の関数)：参照されたシンボルがありません]

注

- Oracle10g R10.1.0 または R10.2.0 を使用している場合：libdaO7101.sl と表示されます。
- Oracle11g R11.1.0 または R11.2.0 を使用している場合：libdaO7111.sl と表示されます。
- DABroker for Java のデータベース種別に Oracle8i を指定して、Oracle10g R10.1.0 または R10.2.0 を使用している場合：libdaO8101.sl と表示されます。
- DABroker for Java のデータベース種別に Oracle8i を指定して、Oracle11g R11.1.0 または R11.2.0 を使用している場合：libdaO8111.sl と表示されます。

#### (2) ORACLE アクセスライブラリの作成手順

ORACLE アクセスライブラリを再作成する手順を次に示します。

次の手順は、必ず、運用ディレクトリが /opt/DABroker の環境で実行してください。

DABroker の運用ディレクトリを /opt/DABroker 以外に設定している場合は、いったん、DABroker のセットアップコマンドで運用ディレクトリを /opt/DABroker に戻してから実行してください。

##### 1. DABroker 既存ライブラリのバックアップ

### 3. DABroker の環境設定と運用 (UNIX)

DABroker の既存ライブラリのバックアップを次のように取得してください。

```
cd /opt/DABroker/lib
```

- Oracle 10g R10.1.0 または R10.2.0 を使用している場合  
mv libdaO7101.a libdaO7101.a\_bk
- Oracle 11g R11.1.0 または R11.2.0 を使用している場合  
mv libdaO7111a libdaO7111.a\_bk
- DABroker for Java のデータベース種別に Oracle8i を指定して、Oracle 10g R10.1.0 または R10.2.0 を使用している場合  
mv libdaO8101.a libdaO8101.a\_bk
- DABroker for Java のデータベース種別に Oracle8i を指定して、Oracle 11g R11.1.0 または R11.2.0 を使用している場合  
mv libdaO8111.a libdaO8111.a\_bk

#### 2. 提供サンプルメイクファイルの修正

DABroker では、表 3-16 ~ 19 に示す ORACLE アクセスライブラリのサンプルメイクファイルを提供しています。使用している環境に合わせて、修正して使用してください。

なお、表中の番号は、次の内容を示しています。

1 : DABroker のアクセスライブラリ名称

修正しないでください。

2 : DABroker 共用ライブラリ

修正しないでください。

3 : ORACLE クライアントライブラリ、および OS 提供ライブラリ

DABroker の ORACLE アクセスライブラリは、ORACLE の OCI プログラムです。ORACLE のマニュアルを参照し、OCI プログラム作成時に必要な ORACLE クライアントライブラリ、および OS 提供ライブラリを確認の上、使用している環境に合わせて修正してください。

4 : DABroker 共用オブジェクトファイル

修正しないでください。

5 : リンケージパラメタ

修正しないでください。

- Oracle 10g R10.1.0 または R10.2.0 を使用している場合

ファイル名 : /opt/DABroker/sample/oramake7101

表 3-16 Oracle 10g R10.1.0 または R10.2.0 サンプルメイクファイル

番号	定義文
1	PROGRAM = libdaO7101.so
2	LIBS = -L \$(DABDIR)/lib -ldaccommon
3	ORALIB = -L\$(ORACLE_HOME)/lib -L\$(ORACLE_HOME)/ rdbms/lib -lcintsh

番号	定義文
3	LDFLAGS = -ldl -lnsl -lpthread -G
4	OBJS = \$(DABDIR)/obj/dacdcnt1.o \$(DABDIR)/obj/daO7101.a
5	all: \$(PROGRAM)
5	\$(PROGRAM): \$(OBJS) echo "Linking \$(PROGRAM) ..." ld -o \$(PROGRAM) \$(OBJS) \$(LIBS) \$(ORALIB) \$(LDFLAGS) echo "done"

- Oracle 11g R11.1.0 または R11.2.0 を使用している場合  
ファイル名 : /opt/DABroker/sample/oramake7111

表 3-17 Oracle 11g R11.1.0 または R11.2.0 サンプルメイクファイル

番号	定義文
1	PROGRAM = libdaO7111.so
2	LIBS = -L \$(DABDIR)/lib -ldaccommon
3	ORALIB = -L\$(ORACLE_HOME)/lib -L\$(ORACLE_HOME)/ rdbms/lib -lcntsh
3	LDFLAGS = -ldl -lnsl -lpthread -G
4	OBJS = \$(DABDIR)/obj/dacdcnt1.o \$(DABDIR)/obj/daO7111.a
5	all: \$(PROGRAM)
5	\$(PROGRAM): \$(OBJS) echo "Linking \$(PROGRAM) ..." ld -o \$(PROGRAM) \$(OBJS) \$(LIBS) \$(ORALIB) \$(LDFLAGS) echo "done"

- DABroker for Java のデータベース種別に Oracle8i を指定して, Oracle 10g R10.1.0 または R10.2.0 を使用している場合  
ファイル名 : /opt/DABroker/sample/oramake8101

表 3-18 Oracle 10g R10.1.0 または R10.2.0 サンプルメイクファイル (DABroker for Java のデータベース種別に Oracle8i を指定時)

番号	定義文
1	PROGRAM = libdaO8101.so
2	LIBS = -L \$(DABDIR)/lib -ldaccommon
3	ORALIB = -L\$(ORACLE_HOME)/lib -L\$(ORACLE_HOME)/ rdbms/lib -lcntsh
3	LDFLAGS = -ldl -lnsl -lpthread -G
4	OBJS = \$(DABDIR)/obj/dacd8101.o \$(DABDIR)/obj/daO8101.a

### 3. DABroker の環境設定と運用 ( UNIX )

番号	定義文
5	all: \$(PROGRAM)
5	\$(PROGRAM): \$(OBJS) echo "Linking \$(PROGRAM) ..." ld -o \$(PROGRAM) \$(OBJS) \$(LIBS) \$(ORALIB) \$(LDFLAGS) echo "done"

- DABroker for Java のデータベース種別に Oracle8i を指定して , Oracle 11g R11.1.0 または R11.2.0 を使用している場合  
ファイル名 : /opt/DABroker/sample/oramake8111

表 3-19 Oracle 11g R11.1.0 または R11.2.0 サンプルメイクファイル (DABroker for Java のデータベース種別に Oracle8i を指定時)

番号	定義文
1	PROGRAM = libdaO8111.so
2	LIBS = -L \$(DABDIR)/lib -ldaccommon
3	ORALIB = -L\$(ORACLE_HOME)/lib -L\$(ORACLE_HOME)/ rdbms/lib -lclntsh
3	LDFLAGS = -ldl -lnsl -lpthread -G
4	OBJS = \$(DABDIR)/obj/dacd8111.o \$(DABDIR)/obj/daO8111.a
5	all: \$(PROGRAM)
5	\$(PROGRAM): \$(OBJS) echo "Linking \$(PROGRAM) ..." ld -o \$(PROGRAM) \$(OBJS) \$(LIBS) \$(ORALIB) \$(LDFLAGS) echo "done"

### 3. DABroker ORACLE アクセスライブラリの再作成

サンプルメイクファイルを修正後 , 次の環境変数を入力し , make コマンドを実行してください。

(メイクファイル実行手順 B シェルを使用の場合)

```
ORACLE_HOME = ORACLE HOME ディレクトリ
export ORACLE_HOME
DABDIR = /opt/DABroker
export DABDIR
```

- Oracle 10g R10.1.0 または R10.2.0 を使用している場合  
make -f Oramake7101 ( 修正後のメイクファイルを実行する )
- Oracle 11g R11.1.0 または R11.2.0 を使用している場合  
make -f Oramake7111 ( 修正後のメイクファイルを実行する )
- DABroker for Java のデータベース種別に Oracle8i を指定して , Oracle 10g R10.1.0 または R10.2.0 を使用している場合

- make -f Oramake8101 (修正後のメイクファイルを実行する)
- DABroker for Java のデータベース種別に Oracle8i を指定して、Oracle 11g R11.1.0 または R11.2.0 を使用している場合  
make -f Oramake8111 (修正後のメイクファイルを実行する)
- 4. 再作成の ORACLE アクセスライブラリを DABroker のライブラリ格納用ディレクトリにコピーする  
make コマンドを実行したディレクトリ環境下で再作成した、ORACLE アクセスライブラリを次のようにコピーしてください。  
再作成した ORACLE アクセスライブラリは、make コマンドを実行したカレントディレクトリに作成されます。
  - Oracle 10g R10.1.0 または R10.2.0 を使用している場合  
cp libdaO7101.sl /opt/DABroker/lib/libdaO7101.sl
  - Oracle 11g R11.1.0 または R11.2.0 を使用している場合  
cp libdaO7111.sl /opt/DABroker/lib/libdaO7111.sl
  - DABroker for Java のデータベース種別に Oracle8i を指定して、Oracle 10g R10.1.0 または R10.2.0 を使用している場合  
cp libdaO8101.sl /opt/DABroker/lib/libdaO8101.sl
  - DABroker for Java のデータベース種別に Oracle8i を指定して、Oracle 11g R11.1.0 または R11.2.0 を使用している場合  
cp libdaO8111.sl /opt/DABroker/lib/libdaO8111.sl
- 5. DABroker の再セットアップ  
作成した ORACLE アクセスライブラリを /opt/DABroker/lib にコピーしたあと、再度、DABroker のセットアップコマンドを実行してください。

### 3.11.4 Oracle9i 又は Oracle10g で追加されたデータ型への対応状況

Oracle9i、又は Oracle10g で追加されたデータ型に対する DABroker の対応状況を表 3-20 と表 3-21 に示します。

表 3-20 Oracle9i で追加されたデータ型

データ型	DABroker でのサポート状況
TIMESTAMP(fractional_seconds_precision)	未サポート
TIMESTAMP(fractional_seconds_precision) WITH TIME ZONE	未サポート
TIMESTAMP(fractional_seconds_precision) WITH LOCAL TIME ZONE	未サポート
INTERVAL YEAR(year_precision) TO MONTH	未サポート
INTERVAL DAY(day_precision) TO SECOND (fractional_seconds_precision)	未サポート

### 3. DABroker の環境設定と運用 (UNIX)

表 3-21 Oracle10g で追加されたデータ型

データ型	DABroker でのサポート状況
BINARY_FLOAT	未サポート
BINARY_DOUBLE	未サポート



# 4

## DABroker の環境設定と運用 (Windows)

この章では、Windows での DABroker の環境設定、及び運用の方法について説明します。

---

4.1	環境設定の手順
4.2	DABroker のインストール
4.3	ネットワーク環境の設定
4.4	DABroker 環境設定
4.5	DABroker 環境設定項目
4.6	DABroker 接続先データベース定義
4.7	DABroker コネクションマルチ定義 (Database Connection Server 経由の DB アクセス定義)
4.8	DABroker の起動と終了
4.9	DABroker の処理内容の表示
4.10	コネクションマルチ機能の使用

---

## 4.1 環境設定の手順

---

ここでは、DABroker を使用する環境の設定手順について説明します。なお、説明は、次のことを前提にしています。

- DBMS を使用できる環境が既に構築されていること
- 開発アプリケーション、DBPARTNER、又は HITSENSER5 を組み込むマシン、DBPARTNER Library、又は XDM/RD 外部表を組み込むマシンをネットワーク上で使用できる環境が既に構築されていること
- Database Connection Server 経由でメインフレーム系データベースにアクセスする場合、Database Connection Server が接続先のメインフレームに組み込まれていること


DABroker の環境設定の操作手順を、DABroker 関連製品を使用する場合と DBPARTNER、HITSENSER5、DBPARTNER Library、又は XDM/RD 外部表を使用する場合に分けて説明します。

### 4.1.1 DABroker 関連製品を使用する場合の環境設定

DABroker 関連製品を使用する場合の環境設定の手順を図 4-1 に示します。

図 4-1 では、環境設定完了後、最初に DABroker を運用するまでの操作を示しています。

図 4-1 DABroker 関連製品を使用する場合の環境設定の手順




#### 4.1.2 DBPARTNER , HITSENSER5 , DBPARTNER Library , XDM/RD 外部表を使用する場合の環境設定

DBPARTNER , HITSENSER5 , DBPARTNER Library , 又は XDM/RD 外部表を使用する場合は、図 4-2 に示す手順で DABroker の環境を設定してください。

ただし、(2) の「ネットワーク環境の設定」については、使用する環境によって設定が必要かどうか異なります。

図 4-2 では、環境設定完了後、最初に DABroker を運用するまでの操作を示しています。

図 4-2 DBPARTNER, HITSENSER5, DBPARTNER Library, 又は XDM/RD 外部表を使用する場合の環境設定の手順



### 4.1.3 環境設定方法

環境設定は DABroker が提供するユーティリティを使用します。環境設定で使用するユーティリティは、環境設定ユーティリティ、接続先データベース定義ユーティリティ、及びコネクションマルチ定義ユーティリティです。

これらユーティリティの詳細については、「4.4 DABroker 環境設定」、「4.5 DABroker 環境設定項目」、「4.6 DABroker 接続先データベース定義」、及び「4.7 DABroker コネクションマルチ定義 (Database Connection Server 経由の DB アクセス定義)」を参照してください。

## 4.2 DABroker のインストール

ここでは、DABroker のインストール操作について説明します。

### 4.2.1 DABroker をインストールするマシン

使用するデータベースによって、DABroker をインストールできるマシンが決まります。DABroker をインストールするマシンについて、使用するデータベースごとに説明します。

HiRDB、ORACLE などにアクセスする場合

HiRDB、ORACLE、又は SQL Server にアクセスする場合、DABroker は、DBMS のサーバプログラム、又は DBMS のクライアントプログラムがインストールされたマシンにインストールしてください。なお、「1.2 DABroker の使用環境」では、DABroker を DBMS のサーバプログラムがインストールされたマシンにインストールする形態を示しています。

Database Connection Server を使ってメインフレーム系データベースにアクセスする場合

DABroker は、任意のサーバマシン (Windows で動作しているパーソナルコンピュータ) にインストールしてください。

### 4.2.2 インストール

DABroker のインストールは、日立総合インストーラを使用して行います。

インストールを実行すると、ダイアログボックスが表示されますので、ガイダンスに従ってください。

1. Administrators グループのメンバーであるユーザアカウントでログオンする。
2. 日立総合インストーラを使用して、DABroker のインストールを開始する。  
[ ようこそ ] ダイアログボックスが表示されるので、[ 次へ ] を選択します。
3. ユーザ情報を設定する。  
[ ユーザの情報 ] ダイアログボックスでインストールするユーザの個人名と会社名を入力します。
4. インストール先ディレクトリを指定する。  
[ インストール先のディレクトリ ] ダイアログボックスでインストール先ディレクトリを指定します。標準のインストールディレクトリは  
<システムドライブ> : ¥Program Files¥HITACHI¥DABroker です。ここにインストールしない場合は、参照ボタンをクリックしてインストール先ディレクトリを指定してください。ただし、ネットワークドライブには DABroker を組み込めません。インストール先ディレクトリがない場合、ディレクトリを作成するかどうかのダイアロ

グボックスが表示されます。

5. インストールを完了する。

[完了] ボタンをクリックしてインストールを完了します。なお、システムファイルを上書きする場合、即時にシステムを再起動するかを問われます。再起動しなかった場合は、DABroker の動作を保証できませんので、必ず再起動してから使用してください。

6. 環境変数を設定する。

DABroker をインストール後、システム環境変数の Path に " DABroker インストールディレクトリ ¥lib " を必ず設定してください。設定しなかった場合は、各ユティリティが使用できません。

## 4.2.3 DABroker のファイル

### (1) インストール時に作成されるディレクトリ

DABroker のインストール時に、指定したディレクトリに作成されるディレクトリを表 4-1 に示します。

なお、インストール先に指定したディレクトリをこれ以降、DABroker 運用ディレクトリと呼びます。

表 4-1 DABroker のディレクトリ

ディレクトリ		説 明
DABroker	-	インストール先ディレクトリ
	¥bin	実行ファイル格納ディレクトリ
	¥lib	ライブラリ格納用ディレクトリ
	¥AGT	エージェント処理用ディレクトリ
	¥AGTGRP	グループ管理用ディレクトリ
	¥msg	メッセージ用ディレクトリ
	¥conf	DABroker 動作環境定義ファイル格納ディレクトリ
	¥spool	DABroker スプールディレクトリ
	¥tmp	DABroker 標準作業ディレクトリ
	¥patch_dab	修正パッチ格納ディレクトリ

## 4.3 ネットワーク環境の設定

ここでは、DBPARTNER、HITSENSER5、DBPARTNER Library、又は XDM/RD 外部表を使用する場合に、[Windows インストールディレクトリ]¥SYSTEM32¥DRIVERS¥ETC¥SERVICES ファイルに設定する DABroker のサービス名及びポート番号について説明します。

また、Database Connection Server との接続にサービス名を使用する場合の、[Windows インストールディレクトリ]¥SYSTEM32¥DRIVERS¥ETC¥SERVICES ファイルでの設定方法について説明します。

### 4.3.1 DBPARTNER、HITSENSER5、DBPARTNER Library、又は XDM/RD 外部表を使用する場合

DBPARTNER、HITSENSER5、DBPARTNER Library、又は XDM/RD 外部表を使用する場合、[Windows インストールディレクトリ]¥SYSTEM32¥DRIVERS¥ETC¥SERVICES ファイルに、TCP/IP 環境での DABroker のサービス名及びポート番号として、次の記述をファイルの行末に追加してください。

```
DABROKER_SV XXXXX/tcp
```

DABROKER\_SV : DABroker のサービス名です。

XXXXX : ポート番号です。

tcp : プロトコル名です。TCP/IP を使用することを表します。

#### 注意事項

- XXXXX には DABroker がオープンするポート番号を指定します。推奨値は 40179 です。オペレーティングシステムによっては推奨値がエフェメラルポートの範囲にあたるので、問題がある場合は別のポート番号を指定してください。このポート番号とクライアント側のポート番号には同じ値を指定します。
- NIS (Network Information Service) を使用している場合、ネットワーク環境を NIS のサーバで設定してください。NIS のサーバを使用している場合、ネットワーク環境の設定は、NIS のサーバでの設定が有効になります。
- クライアント側では、使用する通信ドライバに、DABroker の組み込まれたサーバのホスト名、IP アドレス及びポート番号を登録してください。
- Windows ファイアウォールが有効になっていないか確認し、有効になっている場合は DABroker を使用する前に、DABroker のサービスポートを Windows ファイアウォールの例外に登録してください。

また、[Windows インストールディレクトリ]¥SYSTEM32¥DRIVERS¥ETC¥HOSTS ファイルにはクライアント側の PC 台数分の IP アドレスとホスト名を、[Windows インストールディレクトリ]¥SYSTEM32¥DRIVERS¥ETC¥NETWORKS ファイルには使用するネット

ワークアドレスとネットワーク名称を記述してください。これらのファイルについては、Windows のマニュアルを参照してください。

### 4.3.2 Database Connection Server を経由してメインフレーム系データベースにアクセスする場合

Database Connection Server との接続には、DABroker では、Database Connection Server のポート番号又はサービス名を指定します。ポート番号又はサービス名は、コネクションマルチ定義 (「4.7 DABroker コネクションマルチ定義 (Database Connection Server 経由の DB アクセス定義)」参照) 又は環境設定の Database Connection Server 接続設定 (「4.5.3 Database Connection Server 接続設定」参照) で指定します。このとき、サービス名を指定する場合は、[Windows インストールディレクトリ]¥SYSTEM32¥DRIVERS¥ETC¥SERVICES ファイルに、サービス名とそれに対応するポート番号を設定してください。Database Connection Server との接続にポート番号を使用する場合は、ここでの設定は不要です。

例えば、ポート番号 (接続する Database Connection Server のサーバ空間のポート番号 (サーバスケジュール番号)) が 40179 に対して、サービス名: DBCSV を設定する場合は、次の記述をファイルの行末に追加します。

```
DBCSV 40179/tcp
```

#### 注意事項

- サービス名には、任意の名称が設定できます。
- ここで設定したサービス名を、DABroker 動作環境定義 (「4.5.3 Database Connection Server 接続設定」参照)、コネクションマルチ定義 (「4.7 DABroker コネクションマルチ定義 (Database Connection Server 経由の DB アクセス定義)」参照) で指定してください。
- ポート番号は、Database Connection Server のサーバ空間のポート番号 (サーバスケジュール番号) にしてください。
- Windows ファイアウォールが有効になっていないか確認し、有効になっている場合は DABroker を使用する前に、DABroker のサービスポートを Windows ファイアウォールの例外に登録してください。

また、[Windows インストールディレクトリ]¥SYSTEM32¥DRIVERS¥ETC¥HOSTS ファイルには接続する Database Connection Server の IP アドレスとホスト名を、[Windows インストールディレクトリ]¥SYSTEM32¥DRIVERS¥ETC¥NETWORKS ファイルには使用するネットワークアドレスとネットワーク名称を記述してください。これらのファイルについては、Windows のマニュアルを参照してください。



## 4.4 DABroker 環境設定

---

システム構成に合わせた DABroker の動作環境を、環境設定ユーティリティを使って設定してください。環境設定ユーティリティは、DABroker 動作環境定義ファイル：  
[ DABroker 運用ディレクトリ ¥conf ] に `dasysconf` を作成します。ここでは、環境設定ユーティリティの操作方法について説明します。

### 4.4.1 環境設定ユーティリティの操作

環境設定ユーティリティは、プログラムフォルダに登録された [ DABroker 環境設定 ] から起動します。

#### (1) 操作できるユーザ

環境設定ユーティリティを実行して、DABroker 動作環境定義ファイルを操作できるのは、Windows の Administrators グループに属するユーザだけです。

#### (2) 操作方法

環境設定ユーティリティは、DABroker が終了している状態で使用します。次回起動時に、変更した DABroker 動作環境定義ファイルの内容が有効になります。

操作方法を次に示します。

1. プログラムフォルダに登録された [ 環境設定 ] を起動する。  
環境設定ユーティリティが起動し、[ DABroker 動作環境設定 ] ダイアログボックスが表示されます。

#### 4. DABroker の環境設定と運用 (Windows)



#### 2. 項目を設定する。

設定する項目については、「4.5 DABroker 環境設定項目」を参照してください。

#### 3. 設定内容を確認して [ OK ] ボタンを選択する。

変更した内容が有効になり、環境設定ユーティリティは終了します。

## 4.5 DABroker 環境設定項目

環境設定ユーティリティで操作できる項目には次の種類があります。

- 共通設定の項目

リモートアクセス、ローカルアクセスのどちらでデータベースにアクセスする場合でも共通に設定する項目です。

DABroker for Java Version 2 から DABroker にローカルアクセスする場合は、リモートアクセス設定で設定する次の項目についても有効になります。

- HiRDB の BLOB 型データ受取バッファサイズ
- ORACLE の LONG 型データ受取バッファサイズ
- ODBC3.0 の LONG 型データ受取バッファサイズ
- Database Connection Server の BLOB 型データ受取バッファサイズ

これらの項目の設定方法については、「4.5.2 リモートアクセス設定」を参照してください。

- リモートアクセス設定の項目

DBPARTNER、HITSENSER5、DBPARTNER Library、又は XDM/RD 外部表を使用する場合に、[ 共通設定 ] タブで設定した項目以外に設定できる項目です。

- Database Connection Server 接続設定

Database Connection Server を経由してメインフレーム系データベースにアクセスする場合に設定する項目です。

ここで示す標準値は、DABroker 環境設定ユーティリティ起動時に、あらかじめ表示されている値です。

### 4.5.1 共通設定の項目

#### (1) 作業ディレクトリ名 (DABTMP)

**標準値**

DABroker 運用ディレクトリ ¥tmp

**指定範囲**

任意のディレクトリ (ただし、パーティションを圧迫しないところ)。ただし、ネットワークドライブ上のディレクトリは指定できません。また、指定したディレクトリのアクセス権限として、システムにフルコントロールを指定してください。

**説明**

DABroker の作業ディレクトリを指定します。このディレクトリは、予約処理用の SQL の格納や、処理途中で作成される一時ファイルの格納などに使用されます。  
[ ... ] ボタンを押すと、[ ディレクトリ選択 ] ダイアログボックスが表示されます。

## (2) データベースアクセス処理終了待ちタイムアウト (DABDBA\_TIMEOUT)

### 標準値

1800 (秒)

### 指定範囲

0, 又は 1 ~ 65535 (秒)

### 説明

データベースアクセス処理の終了待ちタイムアウトを監視するかどうかを設定します。Database Connection Server にアクセスする場合だけ有効です。

- 1 ~ 65535 (秒) を設定した場合

DABroker がデータベースアクセス処理を開始してから終了するまでの時間を監視します。

ここで設定した時間を超えてもデータベースアクセス処理が終了しない場合、DABroker は次の処理をします。

クライアントに対しては、終了待ちタイムアウトの発生を通知して、コネクションを解放します。処理を続ける場合、クライアントは一度終了して再起動する必要があります。

データベースに対しては、データベースを切り離します。データベースでの処理は DBMS によってロールバックされます。

- 0 を設定した場合

データベースアクセス処理の終了待ちタイムアウトを監視しません。

## (3) 表検索カラム数 (DABSELECTCOLCNT)

### 標準値

0

### 指定範囲

0, 又は 1 ~ 2147483647

### 説明

表検索用の領域として確保する表カラムの個数を指定します。

- 0 を設定した場合

DBMS に対して表カラムの個数を要求する SQL を発行します。DBMS から返された結果を基に、表検索用の領域を確保します。SQL Anywhere 使用時は常に 0 を仮定します。

- 1 ~ 2147483647 を設定した場合

表カラムの個数が指定した値より少ない場合、DBMS に対して表カラムの個数を要求する SQL を発行しません。このため、SQL を発行する場合より処理性能が向上します。ただし、検索を実行するたびに次に示す大きさのメモリが必要になるため、動作環境を考慮して値を設定してください。よく検索する表のカラム数を大きく超える値を設定した場合、性能劣化の原因になることがあります。

HiRDB, ORACLE の場合: 1 カラム当たり 128 バイト

表カラムの個数が指定した値より多い場合, DBMS に対して表カラムの個数を要求する SQL を発行します。DBMS から返された結果を基に, 表検索用の領域を確保します。

#### (4) 更新・検索項目数 (DABSELECTINFCNT)

標準値

0

指定範囲

0, 又は 1 ~ 2147483647

説明

表の更新・検索用の領域として確保する, 入力項目 (パラメタ) の個数を指定します。

- 0 を設定した場合

DBMS に対して入力項目の個数を要求する SQL を発行します。DBMS から返された結果を基に, 表の更新・検索用の領域を確保します。SQL Anywhere 使用時は常に 0 を仮定します。

- 1 ~ 2147483647 を設定した場合

入力項目の個数が指定した値より少ない場合, DBMS に対して入力項目の個数を要求する SQL を発行しません。このため, SQL を発行する場合より処理性能が向上します。ただし, 更新・検索を実行するたびに次に示す大きさのメモリが必要になるため, 動作環境を考慮して値を設定してください。よく更新・検索する表の入力項目の個数を大きく超える値を設定した場合, 性能劣化の原因になることがあります。

HiRDB, ORACLE の場合: 1 カラム当たり 128 バイト

入力項目の個数が指定した値より多い場合, DBMS に対して入力項目の個数を要求する SQL を発行します。DBMS から返された結果を基に, 表の更新・検索用の領域を確保します。

#### (5) ログファイルサイズ [dabsv.log] (DABSVLOGSIZE)

標準値

64 (キロバイト)

指定範囲

0, 又は 64 ~ 32767 (キロバイト)

説明

DABroker のログを取得するファイルの容量を設定します。ログは DABroker 運用ディレクトリ ¥spool¥dabsv.log, および ¥spool¥dabsvdemon.log に取得されます。

#### 4. DABroker の環境設定と運用 (Windows)

- 0 を設定した場合  
ファイルの容量は無限大になります。
- 64 ~ 32767 を設定した場合  
設定した値がファイルの容量になります。

##### 注意事項

ログファイルが満杯になったら、ラップアラウンドでログを取得します。ラップアラウンドした場合、1 世代前のバックアップファイル (dabsv.logold, dabsvdemon.logold) を作成し、1 世代だけを管理します。

#### (6) 使用する ORACLE のバージョン (DABORACLE\_TYPE)

##### 標準値

ORACLE10g

##### 指定範囲

ORACLE10g, ORACLE11g 又は ORACLE12c

##### 説明

使用する ORACLE のバージョンを設定します。

#### (7) HiRDB のディクショナリ表のデータ属性 (DABSQL\_HiRDB\_DICTIONARY\_DATATYPE)

##### 標準値

C : VARCHAR

##### 指定範囲

M 又は C

##### 説明

HiRDB のディクショナリ表の列属性を指定します。

- M を設定した場合  
混在文字データ (MVARCHAR) として処理します。
- C を設定した場合  
文字データ (VARCHAR) として処理します。

##### 注意事項

ここでの指定と HiRDB で使用されているディクショナリ表のデータ属性が異なる場合は、結果不正や SQL エラーになる場合があります。

#### (8) HiRDB 環境変数区切り文字 (DAB\_HIRDB\_DBINF\_ESC)

##### 標準値

@

**指定範囲**

@ ! \$ % & \* + - / : ? ¥ |

**説明**

HiRDB 環境変数区切り文字を指定します。

**注意事項**

特に問題がない場合、区切り文字には @ を使用してください。

区切り文字は必ず半角 1 文字で指定してください。全角文字は指定できません。

DABroker for Java から HiRDB クライアント環境変数グループを指定してデータベースと接続する場合は、@ を使用してください。

**(9) データベースアクセストレースの取得 (DABSQL\_TRCSIZE)****標準値**

取得しない

**指定範囲**

取得しない又は取得する

**説明**

データベースアクセストレースを取得するかどうかを設定します。アクセストレースの出力については、「4.9.2 DABroker トレース出力ユティリティの実行」を参照してください。

[ データベースアクセストレース設定 ] ボタンを押すと [ アクセストレース設定 ] ダイアログボックスが表示され、アクセストレースで出力する項目を選択できます。出力できる項目の詳細については、「6.5.1 アクセストレース設定」を参照してください。

- 取得するを設定した場合

次に示すファイル名ですべてのアクセストレースを取得するファイルが、DABroker 運用ディレクトリ ¥spool¥db\_access の下に作成されます (データベースアクセストレースは DABroker トレース出力ユティリティで出力します)。  
db\_XXXXX

XXXXX: システム任意の番号。

ハードディスクの空き容量がなくなった場合、それ以降のアクセストレースは取得しません。なお、格納する領域のサイズは設定できません。

クライアントからの要求量が多い場合は、トレースのファイル容量も多く必要です。ハードディスクの容量に余裕をもたせてください。必要容量の概算方法については、「4.9.2(3) データベースアクセストレースの出力方法」のデータベースアクセストレースの出力の注意事項を参照してください。また、クライアントからの要求量が多ければ、DABroker を終了するまでに時間がかかります。御注意ください。

- 取得しないを設定した場合

データベースアクセストレースを取得しません。

## (10) 拡張データベースアクセストレースを取得する (DABEXSQL\_TRC\_LINE)

### 標準値

OFF (取得しません)

### 指定範囲

OFF (チェックなし) 又は ON (チェックあり)

(OFF: 取得しません ON: 取得します)

### 説明

拡張データベースアクセストレースを取得するかどうかを設定します。

- OFF (チェックなし) を設定した場合

拡張データベースアクセストレースを取得しません。

- ON (チェックあり) を設定した場合

拡張データベースアクセストレースを取得します。出力行数の指定については、  
「4.5.1(11) トレースファイルサイズ」を参照してください。

拡張データベースアクセストレースの詳細については、「6.5.2 拡張データベースア  
クセストレース機能」を参照してください。

## (11) トレースファイルサイズ

### 標準値

1024 (行)

### 指定範囲

0 (トレース取得行数を無限大にします), 又は 1024 ~ 32767 (行)

### 説明

「4.5.1(10) 拡張データベースアクセストレースを取得する

(DABEXSQL\_TRC\_LINE)」で ON を設定した場合に、拡張データベースアクセス  
トレースのトレースファイルサイズを指定します。

- 0 を設定した場合

出力行数は、無限大となります。

- 1024 ~ 32767 を設定した場合

拡張データベースアクセストレースを取得します。出力行数は、設定した数値分  
となります。

拡張データベースアクセストレースのファイルは、1 行に 134 バイトまで出力され  
ます。拡張データベースアクセストレースのファイルの出力行数は、ここでの設定  
値に従います。ただし、ヘッダは行数に含まれません。

拡張データベースアクセストレースの詳細については、「6.5.2 拡張データベースア  
クセストレース機能」を参照してください。



## (12) XA トレースを取得する (DABXA\_LOG\_ERROR)

## 標準値

ON (チェックあり)

## 指定範囲

ON (チェックあり) 又は OFF (チェックなし)

(ON: 取得します OFF: 取得しません)

## 説明

XA インタフェースでエラーを検知した場合、エラートレースを取得するかどうかを設定します。

XA トレースは、DABroker 運用ディレクトリ下の spool ディレクトリに db\_xainfo.log というファイル名で取得されます。XA トレースファイル (db\_xainfo.log) はテキスト形式なので、任意のテキストエディタで参照してください。

XA トレースファイルは、運用期間に応じてファイルサイズが増加するため、定期的に削除する必要があります。

## 4.5.2 リモートアクセス設定

## (1) クライアントからの要求待ちタイムアウト (DABCLIENT\_TIMEOUT)

## 標準値

3600 (秒)

## 指定範囲

0, 又は 1 ~ 65535 (秒)

## 説明

クライアントからの要求待ちタイムアウトを監視するかどうかを設定します。

- 1 ~ 65535 (秒) を設定した場合

DABroker がアクセス要求に対する応答をクライアントに返してから、次のアクセス要求を受けるまでの時間を監視します。

ここで設定した時間を超えてクライアントからのアクセス要求がない場合、DABroker は次の処理をします。

クライアントに対しては、要求待ちタイムアウトの発生を通知して、コネクションを解放します。処理を続ける場合、クライアントは一度終了して再起動する必要があります。

データベースに対しては、このタイムアウトが発生したクライアントの処理がデータベースで実行中の場合は、トランザクションのロールバックを要求し、データベースを切り離します。

- 0 を設定した場合

クライアントからの要求待ちタイムアウトを監視しません。

## (2) 最大接続ユーザ数 (DABMAXUSERS)

### 標準値

10 (ユーザ)

### 指定範囲

1 ~ 100000 (ユーザ)

### 説明

コネクションを確立できる最大ユーザ数を設定します。ここで設定した値を超えるユーザが接続しようとした場合、DABroker は、クライアントにエラーメッセージを返してコネクションを確立しません。

## (3) 同時実行可能なデータベースアクセス数 (DABDBANUMBER)

### 標準値

20 (データベース接続数)

### 指定範囲

1 ~ 100000 (データベース接続数)

### 説明

DABroker が一度に受け付けられる、複数のクライアントからのデータベースアクセス要求の合計数を設定します。ここで設定した値を超える要求があった場合は、クライアントにエラーメッセージを返し、処理を受け付けません。

## (4) 1 プロセスあたりの実行ユーザ数 (DABMAXBLOCKUSERS)

### 標準値

1 (ユーザ数)

### 指定範囲

1 ~ 100 (ユーザ数)

ORACLE を使用する場合は 1 を指定してください。

### 説明

一つのプロセスで処理する最大ユーザ数を設定します。ここで設定した値を超えた場合は、クライアントにエラーメッセージを返し、処理を受け付けません。  
ORACLE を使用する場合は、必ず 1 を指定してください。1 以外を指定した場合は、クライアントにエラーメッセージを返し、処理を受け付けません。  
Database Connection Server にアクセスする場合、接続先データベース定義のデータベース種別を複数使用するときは、必ず 1 を指定してください。

### 注意事項

DABroker のデーモンプロセスが、サーバのメモリ又はキャッシュメモリ上で動作するように適切な値を設定してください。

## (5) 最大処理プロセス数 (DABMAXPROCESS)

## 標準値

10 (プロセス数)

## 指定範囲

1 ~ 1000 (プロセス数)

## 説明

DABroker で起動する最大プロセス数を設定します。ここで設定した値を超えた場合は、クライアントにエラーメッセージを返し、処理を受け付けません。

## 注意事項

不要なデーモンプロセスの起動を制限するために適切な値を設定してください。

(6) HiRDB の BLOB 型データ受取バッファサイズ  
(DABHIRDBA\_BLOBBUFSIZE)

## 標準値

4096 (バイト)

## 指定範囲

0, 又は 1 ~ 2147483647 (バイト)

## 説明

HiRDB から BLOB 型データを抽出する場合の受け取りサイズを指定します。

このデータ型の場合、HiRDB では最大 2147483647 バイトのデータの存在が考えられますが、DABroker ではここで指定した値までのデータを受け取り、以降のデータは切り捨てます。

0 を指定した場合、DBMS の定義長分の領域長を仮定します。ただし、実際に格納されているデータの大きさにかかわらず、無条件に定義長分の領域が確保されるため、メモリ効率が悪くなることがあります。格納されているデータの最大長が分かっている場合は、その値を指定することをお勧めします。

この項目は、DABroker for Java Version 2 で DABroker にローカルアクセスした場合にも有効となります。

(7) ORACLE の LONG 型データ受取バッファサイズ  
(DABORADBA\_LONGBUFSIZE)

## 標準値

4096 (バイト)

## 指定範囲

0, 又は 1 ~ 2147483647 (バイト)

## 説明

#### 4. DABroker の環境設定と運用 (Windows)

ORACLE から、LONG 型データを抽出する場合の受け取りサイズを指定します。  
このデータ型の場合、ORACLE では最大 2147483647 バイトのデータの存在が考えられますが、DABroker ではここで指定した値までのデータを受け取り、以降のデータは切り捨てます。

0 を指定した場合、DBMS の定義長分の領域長を仮定します。ただし、実際に格納されているデータの大きさにかかわらず、無条件に定義長分の領域が確保されるため、メモリ効率が悪くなることがあります。格納されているデータの最大長が分かっている場合は、その値を指定することをお勧めします。

この項目は、DABroker for Java Version 2 で DABroker にローカルアクセスした場合にも有効となります。

この項目は、DABroker for Java Version 2 でデータベース種別に Oracle8i を設定している場合は設定しません。

#### (8) ODBC3.0 の LONG 型データ受取バッファサイズ (DABODBC30\_LONGBUFSIZE)

標準値

4096 (バイト)

指定範囲

0, 又は 1 ~ 2147483647 (バイト)

説明

ODBC3.0 で接続したデータベースから LONG 型データを抽出する場合の受け取りサイズを指定します。

このデータ型の場合、最大 2147483647 バイトのデータの存在が考えられますが、DABroker ではここで指定した値までのデータを受け取り、以降のデータは切り捨てます。

0 を指定した場合、DBMS の定義長分の領域長を仮定します。ただし、実際に格納されているデータの大きさにかかわらず、無条件に定義長分の領域が確保されるため、メモリ効率が悪くなることがあります。格納されているデータの最大長が分かっている場合は、その値を指定することをお勧めします。

この項目は、DABroker for Java Version 2 で DABroker にローカルアクセスした場合にも有効となります。

#### (9) Database Connection Server の BLOB 型データ受取バッファサイズ (DABDBSDBA\_BLOBBUFSIZE)

標準値

4096 (バイト)

指定範囲

0, 又は 1 ~ 2147483647 (バイト)

## 説明

Database Connection Server で接続したデータベースから BLOB 型データを抽出する場合の受け取りサイズを指定します。

このデータ型の場合、最大 2147483647 バイトのデータの存在が考えられますが、DABroker ではここで指定した値までのデータを受け取り、以降のデータは切り捨てます。

0 を指定した場合、DBMS の定義長分の領域長を仮定します。ただし、実際に格納されているデータの大きさにかかわらず、無条件に定義長分の領域が確保されるため、メモリ効率が悪くなることがあります。格納されているデータの最大長が分かっている場合は、その値を指定することをお勧めします。

この項目は、DABroker for Java Version 2 で DABroker にローカルアクセスした場合にも有効となります。

## (10) 漢字コードセット (DABLANGMODE)

## 標準値

SJIS (シフト JIS モード)

## 指定範囲

SJIS (シフト JIS モード), EUC (日本語 EUC モード), ASCII (ASCII モード), 又は UTF-8 (UTF-8 モード)

## 説明

DABroker が稼働する言語モードを設定します。

各言語モードで操作できるデータベースを表 4-2 に示します。

表 4-2 各言語モードで操作できるデータベース

データベース	DABroker での設定			
	シフト JIS モード	日本語 EUC モード	ASCII モード	UTF-8 モード
HiRDB				
ORACLE				
SQL Server		×		×
VOS3 XDM/RD		×		×
VOS3 XDM/SD		×		×
VOS1 RDB1 E2		×		×
VOSK SQL/K		×		×
VOS1 PDMII E2		×		×
VOSK スプールファイル		×		×

## 凡例

#### 4. DABroker の環境設定と運用 (Windows)

：操作できる

×：操作できない

各データベースで使用する言語モードは、必ず DABroker の言語モードと合わせてください。データベースと DABroker の言語モードが異なっている場合は動作を保証しません。

クライアントが DABroker for Java の場合は、DAB\_LANG の指定が JDBC の文字エンコーディングに影響します。詳細については、マニュアル「DABroker for JavaTM Version 2 DABroker Driver for JavaTM Technology」の「接続するデータベースの指定」の ENCODELANG の説明を参照してください。

DABroker を日本語 EUC モード、ASCII モード、又は UTF-8 モードで動作させた場合、メッセージは英文で出力されます。メッセージの詳細については、「7. メッセージ (共通)」を参照してください。

#### (11) TCP/IP 通信時キープアライブ (DABKEEPALIVE)

標準値

OFF

指定範囲

ON 又は OFF (ON：キープアライブによる監視を行います)

OFF：キープアライブによる監視を行いません)

説明

キープアライブによる監視を行うかどうかを設定します。キープアライブとは、クライアントとの通信経路が確立されているかどうかを常に監視する TCP/IP の機能です。

- ON を設定した場合

キープアライブによる監視が行われます (クライアントとの通信経路を監視する)。

- OFF を設定した場合

キープアライブによる監視は行われません (クライアントとの通信経路を監視しない)。

#### (12) IP アドレスからホスト名への変換オプション (DABIPCONVERT)

標準値

ON

指定範囲

ON 又は OFF

説明

メッセージ及びユティリティで表示される IP アドレスをホスト名に変換するかどうかを設定します。

- ON を設定した場合

表示される IP アドレスをホスト名に変換します。

動作環境によってこの変換処理に時間がかかり、接続処理が遅くなることがあります。

- OFF を設定した場合

表示される IP アドレスをホスト名に変換しません。

### (13) 通信トレースの取得 (DABTCP\_TRCSIZE)

標準値

取得しない

指定範囲

取得しない又は取得する

説明

クライアントとの通信トレースを取得するかどうかを設定します。通信トレースの出力については、「4.9.2 DABroker トレース出力ユーティリティの実行」を参照してください。

- 「取得する」を設定した場合

次に示すファイル名ですべての通信トレースを取得するファイルが DABroker 運用ディレクトリ %spool%dabcltrc の下に作成されます (通信トレースは DABroker トレース出力ユーティリティで出力します)。

XXXXXXXXX.cmt

XXXXXXXXX.cmt\_AA ~ AA

XXXXXXXXX: 任意の文字列。

AA ~ AA: 任意の文字列。

ハードディスクの空き容量がなくなった場合、それ以降の通信トレースは取得しません。なお、格納するファイルサイズは設定できません。

クライアントからの要求量が多い場合は、トレースのファイルの容量も多く必要です。ハードディスクの容量は余裕を持たせてください。必要容量の概算方法については「4.9.2(2) クライアントとの通信トレースの出力方法」で通信トレースの出力の注意事項を参照してください。また、クライアントからの要求量が多ければ、DABroker を終了するまでに時間がかかります。御注意ください。

- 取得しないを設定した場合

クライアントとの通信トレースを取得しません。

## 4.5.3 Database Connection Server 接続設定

ここでは、Database Connection Server に接続するときの接続情報の指定を、接続先データベース定義、コネクションマルチ定義で省略した場合に仮定される値を設定します。

#### 4. DABroker の環境設定と運用 (Windows)

##### (1) 接続先ホスト名または IP アドレス (DAB\_DB\_HOST)

標準値

localhost

説明

接続する Database Connection Server のホスト名, 又は IP アドレスを設定します。

##### (2) 接続先サービス名またはポート番号 (DAB\_DB\_PORT)

標準値

0

説明

接続する Database Connection Server のサービス名又はポート番号を設定します。  
サービス名を指定する場合は, [Windows インストールディレクトリ  
]¥SYSTEM32¥DRIVERS¥ETC¥SERVICES ファイルにサービス名とそれに対応する  
ポート番号を設定してください (「4.3.2 Database Connection Server を経由して  
メインフレーム系データベースにアクセスする場合」参照)。

##### (3) 送信バッファサイズ (DAB\_DB\_SEND\_BUFFER\_SIZE)

標準値

64 (キロバイト)

指定範囲

64 ~ 2097151 (キロバイト)

説明

Database Connection Server に送信するときの最大バッファサイズを設定します。

##### (4) 受信バッファサイズ (DAB\_DB\_RECEIVE\_BUFFER\_SIZE)

標準値

64 (キロバイト)

指定範囲

64 ~ 2097151 (キロバイト)

説明

Database Connection Server から受信するときの最大バッファサイズを設定します。

### 4.5.4 その他の設定

その他の設定は, DABroker 動作環境定義の OTHERS 節に指定します。

DABroker 動作環境定義ファイル (dasysconf) は DABroker 運用ディレクトリ ¥conf に



格納されています。

(1) DAB\_DEMON\_LOG\_MODE (デーモンの生成・消滅・クリーンアップ実行結果ログ抑止)

標準値

なし

指定範囲

LIMITED

説明

デーモンの生成・消滅・クリーンアップ実行結果ログの出力によりディスクを圧迫したくない場合に指定します。

デーモンの生成・消滅・クリーンアップ実行結果ログは、本指定をしない限り、標準で出力されます。

デーモンの生成・消滅・クリーンアップ実行結果ログについては、「6.3.2 デーモンの生成・消滅・クリーンアップ実行結果ログ (共通)」を参照してください。

## 4.6 DABroker 接続先データベース定義

---

DABroker for ODBC で開発するアプリケーションは、接続先データベース定義ユーティリティで設定したデータベース種別名、及びデータベース名を使用してデータベースにアクセスします。また、DBPARTNER、及び DABroker for Java でも、Database Connection Server 経由でデータベースにアクセスする場合は、接続先データベース定義ユーティリティで設定した情報を使用して Database Connection Server に接続します。接続先データベース定義ユーティリティで設定した情報を使用すると、接続条件などが変更されてもアプリケーションを変更する必要がありません。ただし、OTS 機能、又は Java JTS 機能を使用する場合は、接続先データベース定義ユーティリティで設定した情報を使用できません。

### 4.6.1 接続先データベース定義ユーティリティの操作

接続先データベース定義ユーティリティは、プログラムフォルダに登録された [DABroker 接続先データベース定義] から起動します。

接続先データベース定義ユーティリティで設定した内容は、接続先データベース定義ファイル：[DABroker 運用ディレクトリ ¥conf¥dabenv] に出力されます。

#### (1) 操作できるユーザ

Administrators グループに属するユーザ

#### (2) 操作方法

1. プログラムフォルダに登録された [接続先データベース定義] を起動する。  
DABroker 接続先データベース定義ユーティリティが起動し、[接続先データベース定義] ダイアログボックスが表示されます。




2. 使用するデータベースの製品名が記載されたタブを選択し、接続情報を設定する。

次の情報を定義します。

- データベース種別名：使用するデータベースに対して付ける任意名称
- データベース名：データベースごとに異なる情報の集まりに対して付ける任意名称
- データベース名のグループに定義する情報：データベース名のグループに定義する情報は、データベースごとに異なります。定義項目については、「4.6.2 設定する項目」を参照してください。

これらの情報は、次のような親子関係になります。

例)



この例で示すように、データベース名は、同一データベース種別名に対して、複数定義できます。例えば、ホスト名が異なる二つの HiRDB を、一つのデータベース種別

として定義し、アプリケーションでは、データベース名でホストの異なる HiRDB を使い分けられます。

< 設定方法 >

- データベース種別名、データベース名を新規登録する場合  
設定後、[ 追加 ] ボタンを選択します。
- 同一データベース種別名に対して、別のデータベース名を登録する場合  
設定後、[ 追加 ] ボタンを選択します。
- 登録されている情報を変更する場合  
登録内容を変更した後、[ 追加 ] ボタンを選択します。
- データベース種別名又はデータベース名を削除する場合  
削除するデータベース種別又はデータベース名を選択して [ 削除 ] ボタンを選択してください。

## 4.6.2 設定する項目

データベースごとに設定する項目について説明します。

### (1) HiRDB を使用する場合

設定項目名	指定内容
データベース種別名	使用するデータベースに対して付ける任意名称 < 設定規則 > 接続先データベース定義ユーティリティ内でユニークな名称にしてください。23 文字まで指定できます。2 バイト文字、半角カタカナ文字は使用しないでください。
データベース名	データベースごとに異なる情報の集まりに対して付ける任意名称 < 設定規則 > 同一データベース種別名内でユニークな名称にしてください。23 文字まで指定できます。2 バイト文字、半角カタカナ文字は使用しないでください。
接続先ホスト名 (DBHOST)	HiRDB のホスト名
接続先ポート番号 (DBNAME)	ポート番号
ユーザ ID (USERID)	接続ユーザ ID
パスワード (PASSWD)	パスワード

設定項目名	指定内容
環境変数	<p>HiRDB クライアントへ渡す環境変数を、下のテキストボックスに指定します。</p> <p>HiRDB 使用時に指定できる環境変数の詳細については、HiRDB のマニュアルを参照してください。</p> <p>&lt; 設定規則 &gt;</p> <p>1024 文字まで指定できます。</p> <p>2 バイト文字、及び半角の片仮名は使用しないでください。</p> <p>各環境変数の先頭に、必ず区切り文字 (@) を記述してください。</p> <p>PDHOST (ホスト名称、又は IP アドレス)、及び PDNAMEPORT (接続するポート番号) は、先頭か末尾で必ず指定します。</p> <p>PDHOST、及び PDNAMEPORT は、重複して指定しないでください。</p> <p>PDHOST、及び PDNAMEPORT 以外の環境変数は、DABroker で設定した値をそのまま使えます。</p> <p>DABroker では、指定した環境変数の妥当性はチェックしません。</p>
環境変数グループ	<p>HiRDB クライアントへ渡す環境変数グループ名を、下のテキストボックスで指定します。</p> <p>環境変数グループの名称や、環境変数グループで指定できる内容の詳細については、HiRDB のマニュアルを参照してください。</p> <p>&lt; 設定規則 &gt;</p> <p>30 文字まで指定できます。</p> <p>2 バイト文字、及び半角の片仮名は使用しないでください。</p> <p>DABroker では、指定した環境変数グループが有効かどうかはチェックしません。</p>

## 注

アプリケーションでユーザ ID、パスワードの指定のない場合にここで指定されたユーザ ID、パスワードを使用してデータベースにアクセスします。また、DABroker では、接続先データベース定義ファイル出力時にパスワードを暗号化しないため、必要がない場合、パスワードはアプリケーション側で指定してください。

## (2) ORACLE を使用する場合

設定項目名	指定内容
データベース種別名	<p>使用するデータベースに対して付ける任意名称</p> <p>&lt; 設定規則 &gt;</p> <p>接続先データベース定義ユティリティ内でユニークな名称にしてください。23 文字まで指定できます。2 バイト文字、半角カタカナ文字は使用しないでください。</p>
データベース名	<p>データベースごとに異なる情報の集まりに対して付ける任意名称</p> <p>&lt; 設定規則 &gt;</p> <p>同一データベース種別名内でユニークな名称にしてください。23 文字まで指定できます。2 バイト文字、半角カタカナ文字は使用しないでください。</p>
リスナー名 (DBNAME)	<p>SQL*NET 経由でアクセスする ORACLE のリスナー名称</p> <p>ただし、リモートアクセスしない場合は省略します。</p>

#### 4. DABroker の環境設定と運用 (Windows)

設定項目名	指定内容
ユーザ ID(USERID)	接続ユーザ ID
パスワード (PASSWD)	パスワード

##### 注

アプリケーションでユーザ ID、パスワードの指定のない場合にここで指定されたユーザ ID、パスワードを使用してデータベースにアクセスします。また、DABroker では接続先データベース定義ファイル出力時にパスワードを暗号化しないため、必要がない場合はパスワードはアプリケーション側で指定してください。

#### (3) ODBC3.0 を使用する場合

設定項目名	指定内容
データベース種別名	使用するデータベースに対して付ける任意名称 < 設定規則 > 接続先データベース定義ユーティリティ内でユニークな名称にしてください。23 文字まで指定できます。2 バイト文字、半角カタカナ文字は使用しないでください。
データベース名	データベースごとに異なる情報の集まりに対して付ける任意名称 < 設定規則 > 同一データベース種別名内でユニークな名称にしてください。23 文字まで指定できます。2 バイト文字、半角カタカナ文字は使用しないでください。
データベース	SQLServer : SQL Server
接続情報 (DBHOST)	ODBC3.0 に渡す接続情報 接続情報のキーワードは ; (セミコロン) で区切ります。
ODBC のデータソース名 (DBNAME)	ODBC3.0 のデータソース名
ユーザ ID(USERID)	接続ユーザ ID
パスワード (PASSWD)	パスワード

##### 注

アプリケーションでユーザ ID、パスワードの指定のない場合にここで指定されたユーザ ID、パスワードを使用してデータベースにアクセスします。また、DABroker では接続先データベース定義ファイル出力時にパスワードを暗号化しないため、必要がない場合はパスワードはアプリケーション側で指定してください。

## (4) Database Connection Server 経由でメインフレーム系データベースを使用する場合

設定項目名	指定内容
データベース種別名	使用するデータベースに対して付ける任意名称 < 設定規則 > 接続先データベース定義ユティリティ内でユニークな名称にしてください。23 文字まで指定できます。2 バイト文字、半角カタカナ文字は使用しないでください。
データベース名	データベースごとに異なる情報の集まりに対して付ける任意名称 < 設定規則 > 同一データベース種別名内でユニークな名称にしてください。23 文字まで指定できます。2 バイト文字、半角カタカナ文字は使用しないでください。
データベース	次のどれかを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• XDM/RD : VOS3 XDM/RD</li> <li>• XDM/SD : VOS3 XDM/SD</li> <li>• SQL/K : VOSK SQL/K</li> <li>• VOSKSPPOOL : VOSK スプールファイル</li> <li>• RDB1 : VOS1 RDB1 E2</li> <li>• VOS1PDM2 : VOS1 PDMII E2</li> </ul> <p>使用するアプリケーション開発用インタフェースによって、アクセスできるデータベースが異なります。詳細については、各 DABroker 関連製品、又は DBPARTNER のマニュアルを参照してください。</p>
コネクションマルチ名 (DBHOST)	コネクションマルチ名 コネクションマルチ定義ユティリティ (「4.7 DABroker コネクションマルチ定義 (Database Connection Server 経由の DB アクセス定義)」参照) で設定したコネクションマルチ名を指定してください。
分散定義名 (DBNAME)	分散定義名称 接続する Database Connection Server のデータベース識別子 (RD ノード名称)
ユーザ ID (USERID)	接続ユーザ ID
パスワード (PASSWD)	パスワード
送信バッファサイズ (SNDBUF)	Database Connection Server 側へ送信するデータバッファのサイズ (64 ~ 2097151 キロバイト) なお、ここでの指定を省略した場合又はコネクションマルチ機能 (「4.7 DABroker コネクションマルチ定義 (Database Connection Server 経由の DB アクセス定義)」参照) を使用する場合は、DABroker 環境設定ユティリティで設定した値が有効になります。
受信バッファサイズ (RCVBUF)	Database Connection Server 側から受信するデータバッファのサイズ (64 ~ 2097151 キロバイト) なお、ここでの指定を省略した場合又はコネクションマルチ機能 (「4.7 DABroker コネクションマルチ定義 (Database Connection Server 経由の DB アクセス定義)」参照) を使用する場合は、DABroker 環境設定ユティリティで設定した値が有効になります。

注

#### 4. DABroker の環境設定と運用 (Windows)

アプリケーションでユーザ ID、パスワードの指定のない場合にここで指定されたユーザ ID、パスワードを使用してデータベースにアクセスします。また、DABroker では接続先データベース定義ファイル出力時にパスワードを暗号化しないため、必要がない場合はパスワードはアプリケーション側で指定してください。

##### (5) 注意事項

- 接続先データベース定義ユティリティで複数定義したデータベース種別名がユニークでも、実際のデータベース種別が同じ場合、同じプログラムから同時に接続できません。



## 4.7 DABroker コネクションマルチ定義 (Database Connection Server 経由の DB アクセス定義)

---

Database Connection Server を経由してメインフレーム系データベースにアクセスする場合、アプリケーション又は DBPARTNER は、接続先データベース定義ユティリティ (「4.6 DABroker 接続先データベース定義」参照) に定義されたコネクションマルチ名を使用してアクセスします。コネクションマルチ名とは、接続する Database Connection Server のポート番号やホスト名などを定義した集まりに対して付ける任意名称で、コネクションマルチ定義ユティリティで設定します。

コネクションマルチ定義ユティリティで変更した内容は、DABroker の場合、コネクションマルチを再起動することで有効になります。アプリケーションの場合は、プロセスを再起動することで有効になります。

ここでは、コネクションマルチ定義ユティリティを使ったコネクションマルチ名の設定方法について説明します。

### 4.7.1 コネクションマルチ名の設定

一つのコネクションマルチ名には、次の内容を定義します。


- Database Connection Server のホスト名 (1)
- Database Connection Server のポート番号又はサービス名 (2)
- Database Connection Server からの応答監視時間 (3)
- 最大仮想コネクション数 (4)
- 通信処理プロセス数 (5)
- プールコネクション数 (6)
- 予約プールコネクション数 (7)

図 4-3 に「コネクションマルチ名」と (1)(2) の指定内容の関係を示します。

#### 4. DABroker の環境設定と運用 (Windows)



図 4-3 指定内容の関係

[DABroker接続先データベース定義]  
ダイアログボックス



[コネクションマルチ名] : dbs01 の指定

[DABrokerコネクションマルチ定義]  
ダイアログボックス



(表記) DBS : Database Connection Server

図 4-3 で示すように、Database Connection Server のホスト名 (1) には、Database Connection Server 及びアクセスするメインフレーム系データベースが存在するホスト名を指定します。この例ではホスト名を指定していますが、IP アドレスを指定することもできます。Database Connection Server のポート番号又はサービス名には、Database Connection Server のサーバ空間 に割り当てられているサーバスケジュール番号 (マニュアル「Database Connection Server」参照) を設定します。この例ではポート番号を指定していますが、サービス名を指定することもできます。サービス名を指定するときは、[Windows インストールディレクトリ]¥SYSTEM32¥DRIVERS¥ETC¥SERVICES ファイルに、サービス名とそれに対応するポート番号を設定してください (「4.3 ネットワーク環境の設定」参照)。

注 プロセスに相当するメインフレーム側の処理単位です。


### 4.7.2 最大仮想コネクション数などを設定するときのガイドライン

最大仮想コネクション数 (4)、通信処理プロセス数 (5)、プールコネクション数 (6)、予約プールコネクション数 (7) は、使用環境に合わせた適切な値を設定する必要があります。ここでは、設定するときのガイドラインを説明します。

## (1) DABroker と Database Connection Server の接続の仕組み

DABroker と Database Connection Server の接続時、Database Connection Server では、TCP/IP コネクションを確立します。1 ユーザからのアクセス要求に対して一つの TCP/IP コネクションを確立します (図 4-4 参照)。

図 4-4 DABroker と Database Connection Server の接続イメージ (1)



この場合、1TCP/IP コネクションを 1 ユーザからのアクセス要求だけで使用でき、レスポンス性能が良くなりますが、同時アクセスユーザ数が増えると、TCP/IP コネクションの確立数も多くなり Database Connection Server のメインフレーム側及び DABroker 側でのリソース消費量が多くなってしまいます。

そのため、DABroker では、一つの TCP/IP コネクションを複数ユーザからのアクセス要求で共有できるように、一つの TCP/IP コネクションのなかで複数の DABroker 用のコネクションを確立できるようにしています。一つの TCP/IP コネクションに対して確立する DABroker 用のコネクションを仮想コネクションと呼びます。一つの TCP/IP コネクションの中で複数の仮想コネクションを確立するときには、DABroker では、通信処理プロセスを起動します。通信処理プロセスは、TCP/IP コネクションごとに起動します。

1TCP/IP コネクションを複数ユーザからのアクセス要求で共有する場合、DABroker では、1 通信処理プロセス当たりで (= 一つの TCP/IP コネクションに対して) 同時に確立できる仮想コネクション数 (= 最大仮想コネクション数)、及び DABroker 内で同時に起動できる通信処理プロセス数 (= 通信処理プロセス数) を決めて運用します。

図 4-5 に、1TCP/IP コネクションを 2 ユーザからのアクセス要求で共有する場合 (1 通信処理プロセス当たりで二つの仮想コネクションを確立する場合) の、DABroker と Database Connection Server の接続イメージを示します。ここでは、アプリケーション及び DBPARTNER から同時に四つのアクセス要求があり、二つの TCP/IP コネクションで対応しています。DABroker では、二つの通信処理プロセスを起動し、それぞれの


通信処理プロセスで二つの仮想コネクションを確立しています。このとき、四つの TCP/IP コネクションを使用した場合に比べ、メインフレーム側及び DABroker 側の両方でリソース消費量を少なくできます。

DABroker は、次のタイミングで Database Connection Server に対して TCP/IP コネクションを確立します。

- 「予約プールコネクション数」が設定されている (>0) 場合  
DABroker コネクションマルチ機能起動時に確立します。
- 「予約プールコネクション数」が設定されていない (=0) 場合  
最初のユーザアクセス要求時に確立します。
- 起動中の通信処理プロセスで実行できるユーザ数 (「最大仮想コネクション数」) を超えたユーザアクセスが要求された場合  
通信処理プロセスを新しく起動して確立します。  
(ただし、「通信処理プロセス数」の範囲内)

そして、これらの TCP/IP コネクションを確立する際に、1TCP/IP コネクション上に「最大仮想コネクション数」に設定された数だけ仮想コネクションを予約します。

図 4-5 DABroker と Database Connection Server の接続イメージ (2)



なお、一つの TCP/IP コネクションに対して一つの仮想コネクションを確立する形態をシングルコネクション (図 4-4 参照) と呼び、一つの TCP/IP コネクションに対して複数の仮想コネクションを確立する形態をコネクションマルチ (図 4-5 参照) と呼びます。

## (2) 最大仮想コネクション数と通信処理プロセス数の決定

### 最大仮想コネクション数 (4)

次のどちらかの値を設定します。

- 1TCP/IP コネクションを 1 ユーザからのアクセス要求だけで使用する場合 (シングルコネクション)

最大仮想コネクション数を「1」に設定します。この場合、TCP/IP コネクションを1ユーザからのアクセス要求だけで使用できるためレスポンス性能が良いのですが、複数ユーザからの同時アクセス要求があるときには同時アクセス要求数分のTCP/IP コネクションを確立し、DABroker 及びメインフレームでのリソース消費量が多くなります。

- 1TCP/IP コネクションを複数ユーザからのアクセス要求で共有する場合（コネクションマルチ）  
「2以上の値」で、1通信処理プロセス当たりで同時に確立できる仮想コネクション数を設定します。設定値については、下記を参照してください。なお、この場合は、運用時に、コネクションマルチ機能の運用開始ユティリティ（「4.10 コネクションマルチ機能の使用」参照）を実行してください。

#### 通信処理プロセス数 (5)

DABroker で同時に起動できる通信処理プロセス数の最大値を設定します。設定値については、下記を参照してください。なお、最大仮想コネクション数が「1」の場合は、設定する必要はありません。

1TCP/IP コネクションを複数ユーザからのアクセス要求で共有する場合、これらの値は、次の手順で決定してください。

1. DABroker のシステム全体で同時にアクセスするユーザ数（要求数）の最大値を見積もる  
この最大値は、アクセス対象となる Database Connection Server の空間起動制御文で設定された「サーバユーザ数」以内となるようにしてください。サーバユーザ数の設定方法については、マニュアル「Database Connection Server」を参照してください。
  2. 「1で見積もった最大値 最大仮想コネクション数 \* 通信処理プロセス数」となるような最大仮想コネクション数と最大通信処理プロセス数の組み合わせを決定する  
このとき、次の2点を考慮し、使用環境に合わせた適切な数値を検討してください。
- レスポンス性能
  - DABroker が組み込まれたサーバで消費するリソース量、及び Database Connection Server が組み込まれたメインフレームで消費するリソース量

レスポンス性能は、1通信処理プロセス当たりの仮想コネクション数を少なくすればするほど向上し、最大仮想コネクション数を1にする（シングルコネクション）とレスポンスが早くなります。しかし、同時アクセスユーザ数が多い場合に、TCP/IP コネクションも増えるため、メインフレーム側でリソース消費量が多くなります。このため、使用環境に合わせた適切な数値を検討してください。

なお、最大仮想コネクション数は、接続する Database Connection Server の空間起動制御文で設定された「ユーザ数（仮想ユーザ空間数など）÷ TCP コネクション数」の倍数となるように設定してください。

### (3) プールコネクション数と予約プールコネクション数の決定 (仮想コネクションのプーリング機能の使用)

最大仮想コネクション数を 2 以上にした場合、次の 2 種類の機能が使用できます。この 2 種類は併用できます。

- 一度確立した仮想コネクションをプールする  
この機能を使用すると、コネクション確立のためのオーバーヘッドを削減し、Database Connection Server との接続時間の短縮が図れます。この機能を使用するときは、プールコネクション数 (6) を設定してください。
- コネクションマルチ機能の起動時に指定された数の仮想コネクションを確立しておく  
この機能を使用すると、通信処理プロセスの起動のためのオーバーヘッドを削減し、Database Connection Server との接続時間を短縮できます。この機能を使用するときは、予約プールコネクション数 (7) を設定してください。

仮想コネクションのプーリング機能を使用するときは、次に示す値を設定してください。

#### プールコネクション数 (6)

DABroker のシステム全体でプールする仮想コネクション数を設定します。プールした仮想コネクションに対応する TCP/IP コネクションのためのリソースを Database Connection Server (メインフレーム) 側で占有してしまうため、メインフレーム側でのリソース消費量を考慮して使用環境に合わせた値を設定してください。なお、リソースは、1 通信処理プロセスごと、1TCP/IP コネクションごとに消費されるため、「最大仮想コネクション数」で設定した値の倍数をプールコネクション数に設定することをお勧めします。

#### 予約プールコネクション数 (7)

DABroker のシステム全体でコネクションマルチ機能起動時に確立しておく仮想コネクション数を設定します。コネクションマルチ機能起動時にアクセス要求がなくても仮想コネクションを確立してしまうことになるため、DABroker を組み込んだサーバで確立した分のリソースを占有してしまいます。したがって、DABroker 側のリソース消費量を考慮して使用環境に合わせた値を設定してください。なお、リソースは、1 通信処理プロセスごと、1TCP/IP コネクションごとに消費されるため、「最大仮想コネクション数」で設定した値の倍数を予約プールコネクション数に設定することをお勧めします。

プールコネクション数及び予約プールコネクション数の両方に値を設定する場合は、「プールコネクション数 予約プールコネクション数」となるように設定してください。

### 4.7.3 コネクションマルチ定義ユティリティの操作

コネクションマルチ定義ユティリティは、プログラムフォルダに登録された [コネクションマルチ定義] から起動します。


コネクションマルチ定義ユーティリティで設定した内容は、コネクションマルチ定義ファイル：[DABroker 運用ディレクトリ ¥conf¥damconenv] に出力されます。

## (1) 操作できるユーザ

すべてのユーザ

## (2) 操作方法

1. プログラムフォルダに登録された [コネクションマルチ定義] を起動する。  
コネクションマルチ定義ユーティリティが起動し、[コネクションマルチ定義] ダイアログボックスが表示されます。



2. コネクションマルチ名、及びコネクションマルチ名に対する接続情報を定義する。  
設定内容については、「4.7.4 設定する項目」を参照してください。

< 設定方法 >

- コネクションマルチ名を新規登録する場合  
[コネクションマルチ名] のテキストボックスに新しいコネクションマルチ名を定義します。既に登録されているコネクションマルチ名がある場合は、[追加] ボタンを選択してからコネクションマルチ名を定義します。
- 既にあるコネクションマルチ名の内容をコピーして新規登録する場合  
コネクションマルチ名一覧からコピー元のコネクションマルチ名を選択します。コピー元の内容を表示してから [コピー] ボタンを選択します。次に [コネクションマルチ名] のテキストボックスに新しいコネクションマルチ名を定義します。
- 登録されているコネクションマルチ名の定義を変更する場合  
コネクションマルチ名一覧から変更するコネクションマルチ名を選択します。

内容を変更後、[ 適用 ] ボタンを選択すると、編集した内容が保存されます。[ 戻る ] ボタンを選択すると、編集前の状態に戻ります。

- コネクションマルチ名を削除する場合  
コネクションマルチ名一覧から削除するコネクションマルチ名を選択して [ 削除 ] ボタンを選択してください。

#### 4.7.4 設定する項目

コネクションマルチ定義ユーティリティでは、次の項目を設定します。

設定項目名	指定内容
コネクションマルチ名	接続する Database Connection Server に付ける任意名称を設定します。 < 設定規則 > DABroker のシステム内でユニークな名称にしてください。 最大 255 文字まで指定できます。2 バイト文字、半角カタカナは使用しないでください。
Database Connection Server のホスト名	接続する Database Connection Server が存在するホスト名を設定します。 ここでの指定を省略した場合は、DABroker 環境設定ユーティリティの Database Connection Server 接続設定 (接続先ホスト名または IP アドレス: DAB_DBS_HOST) に指定された値を仮定します。
Database Connection Server のポート番号又はサービス名	接続する Database Connection Server のポート番号 (Database Connection Server ではサーバスケジュール番号と呼ぶ) 又はサービス名 (ユーザの任意設定名称) を設定します。 ここで、サービス名を指定した場合は、[ windows インストールディレクトリ ] ¥SYSTEM32¥DRIVERS¥ETC¥SERVICES ファイルにサービス名と対応するポート番号を設定してください (「4.3 ネットワーク環境の設定」参照)。 ここでの指定を省略した場合は、DABroker 環境設定ユーティリティの Database Connection Server 接続設定 (接続先サービス名またはポート番号: DAB_DBS_PORT) に指定された値を仮定します。
Database Connection Server からの応答監視時間	Database Connection Server からの処理結果の応答待ち時間を設定します。 指定範囲: 0, 1 ~ 65535 (秒) 0 を指定した場合: 応答待ち時間を監視しません。



設定項目名	指定内容
最大仮想コネクション数	<p>1 通信処理プロセス当たりで同時に確立できる仮想コネクション数の最大値を設定します。ここで設定した値を超えるユーザからの要求があった場合は、別の通信処理プロセスを起動し、仮想コネクションを確立して Database Connection Server に接続します。なお、データベースには、「最大仮想コネクション数 × 通信処理プロセス数」で算出される数のユーザが同時にアクセスできます。</p> <p>指定範囲：1 ~ 100</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 を設定した場合： シングルコネクションとなります。</li> <li>• 2 以上を設定した場合： 1 通信処理プロセスにつき 2 以上の仮想コネクションを同時に確立できるマルチコネクション（コネクションマルチ）となります。このとき、「通信処理プロセス数」も設定してください。運用時は、コネクションマルチ機能の運用開始ユーティリティを実行してください。実行方法については、「4.10 コネクションマルチ機能の使用」を参照してください。</li> </ul>
通信処理プロセス数  - 最大仮想コネクション数を 2 以上の値にした場合に必ず設定する項目です。	<p>Database Connection Server と接続するとき起動する最大通信処理プロセス数を設定します。ここで設定した値を超えた場合は、アプリケーション又は DBPARTNER にエラーメッセージを返し、処理を受け付けません。</p> <p>指定範囲：0, 1 ~ 1000</p> <p>指定を省略した場合又は 0 を指定した場合：シングルコネクション（1 通信処理プロセス当たり 1 仮想コネクション）となります。</p>
プールコネクション数  - 最大仮想コネクション数を 2 以上の値にした場合に設定できる項目です。	<p>Database Connection Server に接続するとき確立する仮想コネクションを、データベースアクセスが終了しても、確立されたままの状態をプールしておく数を設定します。確立済みの仮想コネクションをプールしておくことで、Database Connection Server と接続するときの仮想コネクション確立時間を短縮できます。</p> <p>指定範囲：0, 1 ~ 32767</p> <p>指定を省略した場合又は 0 を指定した場合：プール機能を使用できません。</p>
予約プールコネクション数  - 最大仮想コネクション数を 2 以上の値にした場合に設定できる項目です。	<p>DABroker 起動時に仮想コネクションを確立しておく数を設定します。DABroker 起動時に仮想コネクションが確立されていると、Database Connection Server と接続するときの仮想コネクション確立時間を短縮できます。</p> <p>指定範囲：0, 1 ~ 32767</p> <p>指定を省略した場合又は 0 を指定した場合：予約プール機能を使用できません。</p> <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 「最大仮想コネクション数 × 通信処理プロセス数」で算出される値以上の数を設定できません。設定した場合は、コネクションマルチ機能の運用を開始した時点で、通信処理プロセスの起動エラーとなります。</li> <li>• プールコネクション数も設定した場合、予約プールコネクション数では、プールコネクション数より大きな値を設定できません。</li> </ul>

## 4.8 DABroker の起動と終了

---

DABroker の起動と終了方法について説明します

### 4.8.1 起動

#### (1) 操作できるユーザ

Windows の Administrators グループに属するユーザ

#### (2) 起動順序

DABroker を起動するときは次の順序で各プログラムを起動してください。

1. 接続するデータベースの DBMS
  2. DABroker
  3. DBPARTNER, HITSENSER5, DBPARTNER Library, 又は XDM/RD 外部表 (それぞれの製品を使用している場合です)
1. と 2. の順序は前後してもかまいません。

#### (3) 起動方法

次のどちらかの方法で起動できます。

##### (a) プログラムフォルダからの起動

[ スタート ] - [ プログラム ] で表示されるフォルダ [ DABroker ] から [ 起動 ] を選択してください。

##### (b) サービスの開始による起動

[ コントロールパネル ] ダイアログボックスで [ サービス ] を選択します。[ サービス ] ダイアログボックスで [ DABroker ] を選択し, [ 開始 ] ボタンをクリックしてください。

[ スタートアップの種別 ] を [ 自動 ] にすると, Windows の起動と同時に DABroker を起動できます。

### 4.8.2 終了

#### (1) 操作できるユーザ

Windows の Administrators グループに属するユーザ

#### (2) 終了順序

DABroker を終了するときは次の順序で各プログラムを終了してください。

1. DBPARTNER, HITSENSER5, DBPARTNER Library, 又は XDM/RD 外部表 (それぞれの製品を使用している場合です)
2. DABroker
3. 接続するデータベースの DBMS

### (3) 終了形態

DABroker の終了形態には次の三つがあります。

#### 通常の終了

クライアントが存在しない場合, DABroker を終了できます。

この条件を満たさない場合はエラーメッセージが表示され, 終了できません。

接続中のクライアントがあるかどうかは, DABroker 管理ユーティリティで確認できます。

#### 計画終了

接続中のクライアントが存在する場合, これらのすべての処理の終了を待って DABroker を終了します。新たなクライアントからの接続要求は受け付けません。

#### 強制終了

接続中のクライアントが存在しても, これらの処理を中断して DABroker を強制的に終了します。

計画終了中に [ DABroker 終了 ] ダイアログボックスからこの強制終了を実行すると, 計画終了を強制終了に変更できます。

### (4) 終了方法


起動方法にかかわらず, 次のどちらかの方法で終了できます。

#### (a) プログラムフォルダからの終了

[ スタート ] - [ プログラム ] で表示されるフォルダ [ DABroker ] から [ 終了 ] を選択してください。[ DABroker 終了 ] ダイアログボックスが表示されるので, 終了形態を選択し, [ 実行 ] ボタンをクリックします。

その後, 確認のためのダイアログボックスが表示されます。[ はい ] を選択して DABroker を終了します。

#### 4. DABroker の環境設定と運用 ( Windows )



##### (b) サービスの停止による終了

[ コントロールパネル ] ダイアログボックスで [ サービス ] を選択します。 [ サービス ] ダイアログボックスで [ DABroker ] を選択し , [ 停止 ] ボタンをクリックしてください。

ただし , この場合は強制終了になります。

## 4.9 DABroker の処理内容の表示

---

DABroker では、次の情報を取得できます。

### 4.9.1 DABroker 管理ユーティリティの実行

DABroker 管理ユーティリティには次の二つの機能があります。

DABroker の動作状態の表示

各クライアントとの接続時間を表示します。

特定のクライアント (特定の IP アドレス又はホスト名) の処理の中断

指定したクライアントとのコネクションを解放し、実行中の処理を中断します。このとき、DABroker はデータベースに要求した処理のロールバックを要求します。また、そのクライアントが要求した予約処理をすべて取り消します。

#### (1) 操作できるユーザとユーティリティの起動・終了方法

操作できるユーザ

Administrators グループに属するユーザ

ユーティリティの起動と終了方法

起動

DABroker 管理ユーティリティは、プログラムフォルダに登録された

[ DABroker ] から [ DABroker 管理 ] を選択して起動します。DABroker が起動中に実行してください。

終了

[ DABroker 管理 ] ダイアログボックスを閉じると DABroker 管理ユーティリティは終了します。

#### (2) 動作状態の表示方法

DABroker 管理ユーティリティを起動すると、次に示す [ 管理 ] ダイアログボックスが表示されます。ダイアログボックスに表示されている内容が、DABroker の動作状態です。

#### 4. DABroker の環境設定と運用 (Windows)



The screenshot shows the 'DABroker管理' (DABroker Management) window. It has a menu bar with 'ファイル(F)', '表示(V)', 'ツール(T)', and 'ヘルプ(H)'. Below the menu is a toolbar with a power icon and a close icon. The main area contains a table with the following data:

識別子	IPアドレス	接続時刻	接続時間	予約	状態	ホスト名
5444	10.209.30.67	2010/11/08 09:55:42	0:00:00	0	接続中	R15444.softhitachi.co.jp

At the bottom of the window, there is a status bar with the text 'レディ' (Ready) and a 'NUM' button.

ここでは、表示されている内容について説明します。

- IP アドレス  
接続しているクライアントの IP アドレス。
- 接続時刻  
クライアントと接続した日時 (年 / 月 / 日 時 : 分 : 秒)
- 接続時間  
接続してからの経過時間 (時 : 分 : 秒)
- 予約  
実行中の予約処理数 (64 ビット版 DABroker では表示されることはありません)
- 状態  
クライアントとのコネクションの確立状態。  
「接続中」と表示されている場合は、クライアントとのコネクションが確立中であることを示します。
- ホスト名  
接続しているクライアントのホスト名。  
次のフォルダの hosts ファイルにホスト名を登録している場合、ホスト名が表示されます。  
[Windows をインストールしたフォルダ]¥SYSTEM32¥DRIVERS¥ETC  
ホスト名の長さによっては、ホスト名の後方が表示できない場合があります。



アイコンについて




アイコンをクリックすると最新の動作状態が表示されます。

### (3) 特定のクライアントの処理の中断方法

特定のクライアントの処理を中断したい場合は、DABroker の動作状態を表示し (「4.9.1(2) 動作状態の表示方法」参照)、次に示す手順を実行してください。

1. [DABroker 管理] ダイアログボックスでクライアントを選択する。

動作状態を表示し、その中から処理を中断するクライアントを選択して  アイコンをクリックします。

2. [ はい ] ボタンを選択する。

確認のダイアログボックスが表示されるので、[ はい ] ボタンを選択すると、DABroker は選択したクライアントとのコネクションを解放します。

[ いいえ ] ボタンについて

[ いいえ ] ボタンを選択すると、クライアントの処理の中断はキャンセルされません。

## 4.9.2 DABroker トレース出力ユーティリティの実行

DABroker トレース出力ユーティリティでは、次の二つのトレースを出力できます。

### 通信トレース

DABroker とクライアント間のデータの送受信に関する情報 (通信トレース) を出力します。通信トレースはクライアントからの要求受付直後、及び DABroker からの結果送信直後に DABroker が取得します。出力されたトレースは、DABroker 運用ディレクトリ %spool%\dabcltrc の下に格納されます。

### データベースアクセストレース

DABroker がデータベースに要求した処理、及びその処理に対するデータベースからの応答 (アクセストレース) を表示します。アクセストレースは、DBMS に要求を出す直前及び DBMS から応答が返ってきた直後に、DABroker が取得します。出力されたトレースは、DABroker 運用ディレクトリ %spool%\db\_access の下に格納されます。

また、DABroker では、拡張データベースアクセストレース機能でデータベースアクセストレースを出力することもできます。拡張データベースアクセストレース機能の詳細については、「6.5.2 拡張データベースアクセストレース機能」を参照してください。

### (1) 操作できるユーザとユーティリティの起動・終了方法

#### 操作できるユーザ

すべてのユーザが DABroker トレース出力ユーティリティを実行できます。

#### ユーティリティの起動と終了方法

##### 起動

DABroker トレース出力ユーティリティは、プログラムフォルダに登録された [ DABroker ] から [ トレース出力 ] を選択して起動します。DABroker 起動中に実行してください。

起動すると次のダイアログが表示されます。



終了

[ DABroker トレース出力 ] ダイアログボックスを閉じると DABroker トレース出力ユーティリティは終了します。

## (2) クライアントとの通信トレースの出力方法

[ DABroker トレース出力 ] ユティリティを起動して表示されたダイアログで、次に示す手順を実行してください。

1. [ 通信トレースを出力する ] チェックボックスをチェックする。
2. 取得する通信トレースを指定する。
  - すべての通信トレースを取得する場合  
[ IP アドレスまたはホスト名 ] を空白にしてください。
  - 特定の IP アドレスまたはホスト名の通信トレースを取得する  
[ IP アドレスまたはホスト名 ] に通信トレースを出力する IP アドレス又はホスト名を指定してください。
3. 通信トレースの出力先を指定する。  
[ 出力先 ] ボタンをクリックすると、出力先のファイルを指定するダイアログボックスが表示されます。出力先のファイルを指定します。省略した場合は、DABroker 運用ディレクトリ ¥spool¥DABTT.TXT に通信トレースが出力されます。
4. [ 実行 ] ボタンを選択する。  
[ 実行 ] ボタンを選択すると指定した出力先に通信トレースが出力されます。  
なお、データベースアクセストレースの出力設定 (設定方法は、「4.9.2(3) データベースアクセストレースの出力方法」参照) もしてから [ 実行 ] ボタンを押すと、両方のトレースが出力できます。

出力例



IPADDR=200.0.0.10	PROT=TCP	PAP-NAME=DBPARTNER/Server Driver
DATE	TIME	EVT SIZE DATA
1998/12/02	11:38:31.13	PUT 32 Connection(0,0)
1998/12/02	11:39:00.25	GET 256 Connect(Database)
1998/12/02	11:38:20.56	PUT 256 Result(0,0)
1998/12/02	11:40:40.21	GET 1024 LIST (TABLE) <Prepare>
1998/12/02	11:45:23.22	PUT 1024 Result(0,0)

- IPADDR=XXXXXXXX  
クライアントの IP アドレス又はホスト名。
- PROT=XXX  
通信プロトコル。TCP : TCP/IP。
- PAP-NAME=XXXXXXXX  
次のどれかが表示されます。
  - DABroker 関連製品を使用した場合 : アプリケーションで設定した名称
  - DBPARTNER/Client 又は DBPARTNER/Web からアクセスした場合 :  
DBPARTNER/Client 又は DBPARTNER/Web の識別情報
  - DBPARTNER Library からアクセスした場合 : DBPARTNER Library の識別情報
  - XDM/RD 外部表としてアクセスした場合 : XDM/RD の識別情報
- DATE  
送受信の発生日付 ( 年 / 月 / 日 )。
- TIME  
送受信の発生時刻 ( 時 : 分 : 秒 . n )。 n は n/100 秒を表します。
- EVT  
DABroker での事象区分。
  - PUT : クライアントへの送信
  - GET : クライアントからの受信
- SIZE  
送受信データ長 ( バイト )。
- DATA  
送受信データ種別。  
aa...aa <bb...bb> ( cc...cc,dd...dd ) の形式で出力されます。
  - aa...aa : オペレーション種別  
表示されるオペレーション種別とその意味について、次に示します。

オペレーション種別	意 味
Connect ( Database )	データベースとの接続要求
Disconnect ( Database )	データベースとの切り離し要求
Disconnect ( Connection )	コネクションの解放要求
Commit	トランザクションのコミット要求

#### 4. DABroker の環境設定と運用 ( Windows )

オペレーション種別	意 味
Rollback	トランザクションのロールバック要求
LIST ( Table )	表一覧取得要求
LIST ( Column )	列一覧取得要求
LIST ( Index )	索引一覧取得要求
LIST ( Table Privileges )	表権限一覧取得要求
LIST ( Column Privileges )	列権限一覧取得要求
EXT-CMD	SQL 文の実行要求
SQL Fetch Option	SQL 実行オプション実行
File Delete	SQL 実行結果格納ファイル削除
Cancel	DBMS に対する処理の中断要求
Illegal Request	不正要求
Connection	コネクション確立応答
Result	正常応答
Error	異常応答
Result ( Cancel )	正常応答 ( DBMS に対する処理の中断要求時 )
Error ( Cancel )	異常応答 ( DBMS に対する処理の中断要求時 )
Procedure(List Prepare Procedure)	ストアードプロシジャー一覧取得準備要求
Procedure(List Fetch Procedure)	ストアードプロシジャー一覧取得要求
Procedure(List Close Procedure)	ストアードプロシジャー一覧取得後の処理要求
Procedure(List Prepare Column)	ストアードプロシジャ列一覧取得準備要求
Procedure(List Fetch Column)	ストアードプロシジャ列一覧取得要求
Procedure(List Close Column)	ストアードプロシジャ列一覧取得後の処理要求
Procedure(Parameter Get)	ストアードプロシジャ定義情報取得要求
Procedure(Prepare)	ストアードプロシジャ実行準備要求
Procedure(Execute)	ストアードプロシジャ実行要求
Procedure(Extended Execute)	ストアードプロシジャ拡張実行要求
AUTO Commit OFF	トランザクションの AUTO COMMIT モード解除要求
AUTO Commit ON	トランザクションの AUTO COMMIT モード設定要求

- bb...bb : 付加情報。  
オペレーション種別が , LIST ( xxxxx ) 及び EXT-CMD の場合に表示されます。
- cc...cc : リターンコード。
- dd...dd : 詳細コード。

**注意事項**

クライアントからの要求量が多いほど、クライアントとの通信トレースのファイル容量も多くなります。通信トレースのファイル容量の目安として、概算式を次に示します。

**( 概算式 )**

$$80 \text{ (ヘッダ情報長)} + \text{クライアントからの要求数} \times 2 \text{ (PUT 及び GET 分)} \times 36 \text{ (PUT 及び GET 情報長)} \text{ [バイト]}$$

あらかじめ、この概算式で計算したサイズ以上のハードディスク容量を用意しておいてください。また、クライアントからの要求量が多いほど、トレース出力が終わるまで時間がかかります。御注意ください。

**( 3 ) データベースアクセストレースの出力方法**

[ DABroker トレース出力 ] ユティリティを起動して表示されたダイアログで、次に示す手順を実行してください。

1. [ アクセストレースを出力する ] チェックボックスをチェックする。
2. 取得するアクセストレースを指定する。
  - すべてのアクセストレースを取得する場合  
[ UAP 名 ], [ ユーザ ID ] を空白にしてください。
  - 特定のアプリケーションのアクセストレースを取得する  
[ UAP 名 ] にアクセストレースを出力する UAP 名を指定してください。  
指定できる文字列は次のとおりです。

アプリケーションの種類	指定する名称
DABroker 関連製品で開発したアプリケーションからアクセスする場合	アプリケーションで設定した名称 ( 各 DABroker 関連マニュアル参照 )
DBPARTNER/Client 又は DBPARTNER/Web からアクセスする場合	DBPARTNER/Client 又は DBPARTNER/Web の識別 情報

- 特定のユーザ ID のアクセストレースを取得する場合  
[ ユーザ ID ] にアクセストレースを出力するユーザ ID を指定してください。
  - 特定のクライアントの特定のユーザ ID のアクセストレースを取得する場合  
[ UAP 名 ] にアクセストレースを出力する UAP 名を指定し、[ ユーザ ID ] にアクセストレースを出力するユーザ ID を指定してください。
3. アクセストレースの出力先を指定する。  
[ 出力先 ] ボタンをクリックすると、出力先のファイルを指定するダイアログボックスが表示されます。出力先のファイルを指定します。省略した場合は、DABroker 運用ディレクトリ ¥spool¥DABDT.TXT にアクセストレースが出力されます。
  4. [ 実行 ] ボタンを選択する。  
[ 実行 ] ボタンを選択すると指定した出力先にアクセストレースが出力されます。  
すべてのクライアントから要求されたデータベースアクセストレースを出力します。

## 出力例

UID=HITACHI PAPNAME=DBPARTNER/Server Driver DBNAME=HiRDB				
DATE	TIME	EVT	RETCODE	INFORMATION
1998/04/02	11:38:30.10	PREPARE		
(SQL)SELECT * FROM ZAICO				
1998/04/02	11:38:31.22	PREPARE	0	
1998/04/02	11:38:31.30	DESCRIBE		
1998/04/02	11:38:32.43	DESCRIBE	0	
1998/04/02	11:38:32.50	DECLARE		
1998/04/02	11:38:33.70	DECLARE	0	
1998/04/02	11:38:34.00	OPEN		
1998/04/02	11:38:36.22	OPEN	0	
1998/04/02	11:38:36.50	FETCH		BLOCK COUNT(1)
1998/04/02	11:38:38.24	FETCH	0	BLOCK COUNT(1)
1998/04/02	11:38:38.70	FETCH		BLOCK COUNT(1)
1998/04/02	11:38:40.22	FETCH	100	BLOCK COUNT(0)
1998/04/02	11:38:40.50	CLOSE		
1998/04/02	11:38:42.22	CLOSE	0	
1998/04/02	11:38:50.55	COMMIT		
1998/04/02	11:38:52.74	COMMIT	0	
1998/04/02	11:42:12.32	DISCONNECT		

- UID=XXXXXXXX  
ユーザ ID。
- PAPNAME=XXXXXXXX  
アプリケーションを識別するための文字列が表示されます。表示される文字列は、  
[UAP 名] で指定できる名称です。
- DBNAME=XXXXXXXX  
接続先データベース名。次のどれかが出力されます。
  - HiRDB : HiRDB Version 7 , HiRDB Version 8 , HiRDB Version 9
  - ORACLE7 : Oracle10g , Oracle11g , Oracle12c で Oracle Call Interface 7 を使用
  - ORACLE8i : Oracle10g , Oracle11g , Oracle12c で Oracle Call Interface 8i を使用
  - ODBC3.0 : SQL Server
  - DBCSV : Database Connection Server
- DATE  
アクセスの発生日 ( 年 / 月 / 日 )
- TIME  
アクセスの発生時刻 ( 時 : 分 : 秒 .n )。n は n/100 秒を表します。
- EVT  
DABroker がデータベースに要求した処理の内容。次のどれかが表示されます。

EVT の表示	処 理 内 容
CONNECT	データベースと接続します
PREPARE	SQL の前処理をします
DESCRIBE	前処理した SQL の情報を返します

EVT の表示	処 理 内 容
DECLARE	前処理した SELECT に対してカーソルを宣言します
OPEN	カーソルを位置付けます
FETCH	行を読み込んでカーソルを進めます
CLOSE	カーソルを閉じます
EXECUTE	前処理した SQL を実行します
COMMIT	トランザクションを正常終了, 更新を有効にします
ROLLBACK	トランザクションを取り消し, 更新を無効にします
DISCONNECT	トランザクションを正常終了, 切り離します
CANCEL	DBMS に対し, 処理の中断します
LOGGING	DBMS に対し, ログ取得要求します ただし, DBMS が HiRDB の場合だけです
LOGLESS	DBMS に対し, ログレス要求します ただし, DBMS が HiRDB の場合だけです
AUTOCOMOFF	トランザクションの AUTO COMMIT モードを解除します
AUTOCOMON	トランザクションの AUTO COMMIT モードを設定します

データベースアクセストレースの取得内容は任意に選択できます。環境設定ユーティリティの [ アクセストレースの種類 ] で選択します。アクセストレースの種類については、「4.5.1(9) データベースアクセストレースの取得 ( DABSQL\_TRCSIZE )」を参照してください。

- RETCODE

DABroker が要求した処理に対して, DBMS から返されるリターンコード。

- 0 : 正常終了。
- 0 以外 : 異常終了又はメッセージ付きの正常終了。

DABroker から DBMS への要求の送信を表示している行は, RETCODE は空白になります。

- INFORMATION

FETCH 時の行取得要求数及び取得結果の情報。

ORACLE の場合は, 「BLOCK COUNT ( XXX )」の形式で出力されます。

- (SQL)

クライアントから要求のあった SQL の内容。この項目は, 必要に応じて表示されます。

SQL Server 使用時, EVT が PREPARE の場合は, 次の情報が出力されます。

表示内容	説明
(SQL) ODBC:{SQLTables}	テーブル一覧情報

#### 4. DABroker の環境設定と運用 ( Windows )

表示内容	説明
(SQL) ODBC:{SQLColumns}	カラム一覧情報
(SQL) ODBC:{SQLTablePrivileges}	テーブル権限一覧情報
(SQL) ODBC:{SQLColumnPrivileges}	カラム権限一覧情報
(SQL) ODBC:{SQLStatistics}	インデクスー一覧情報
(SQL) ODBC:{SQLProcedures}	プロシジャー一覧情報
(SQL) ODBC:{SQLProcedureColumns}	プロシジャ列一覧情報
(SQL) ODBC:{SQLPrimaryKeys}	プライマリキー一覧情報

Database Connection Server 使用時，EVT が PREPARE の場合は次の情報が出力されます。

表示内容	説明
(SQL) DBCSV:{SQLTable}	テーブル一覧情報
(SQL) DBCSV:{SQLColumns}	カラム一覧情報
(SQL) DBCSV:{SQLTablePrivileges}	テーブル権限一覧情報
(SQL) DBCSV:{SQLColumnsPrivileges}	カラム権限一覧情報
(SQL) DBCSV:{SQLStatistics}	インデクスー一覧情報
(SQL) DBCSV:{ProcedureList}	外部プロシジャー一覧
(SQL) DBCSV:{ProcedureColumns}	外部プロシジャ列一覧

#### 注

Database Connection Server 経由で XDM/RD の外部プロシジャ機能を使用している場合に出力されます。

#### 注意事項

クライアントからの要求量 ( SQL 文 ) が多いほど，データベースアクセストレースのファイル容量も多くなります。トレースは，1 レコード 80 バイトで表示されます。クライアントからの要求 ( SQL 文 ) が多い場合は，折り返して表示します。データベースアクセストレースのファイル容量の目安として，概算式を次に示します。

( 概算式 )

$$\{ ( \text{クライアントからの要求 (SQL 長など)} * 2 ) + 2 \} + \frac{ ( \text{クライアントからの要求 SQL 長} / 73 ) - 1 }{ } * 80 \text{ [バイト]}$$

注 下線は，SQL 長が 73 バイト以上の場合です。

あらかじめ，この概算式で計算したサイズ以上のハードディスク容量を用意しておいてください。また，クライアントからの要求量が多いほど，トレース表示が終わるまで時間がかかります。御注意ください。

## 4.10 コネクションマルチ機能の使用

コネクションマルチ定義ユーティリティで、「最大仮想コネクション数」を2以上に設定した場合、コネクションマルチ機能の運用開始ユーティリティを実行してください。この場合は、コネクションマルチ管理ユーティリティを使って、Database Connection Server と DABroker との接続状態を確認できます。

ここでは、コネクションマルチ機能の運用開始と終了方法、コネクションマルチ管理ユーティリティの操作方法について説明します。

### 4.10.1 コネクションマルチ機能の運用開始と終了

コネクションマルチ機能の運用開始方法と終了方法について説明します

#### (1) 運用開始

##### (a) 操作できるユーザ

Windows の Administrators グループに属するユーザ

##### (b) 起動方法

次のどちらかの方法で起動できます。

プログラムフォルダからの起動

[ スタート ] - [ プログラム ] で表示されるフォルダ [ DABroker ] から [ コネクションマルチ起動 ] を選択してください。

サービスの開始による起動

[ コントロールパネル ] ダイアログボックスで [ サービス ] を選択します。[ サービス ] ダイアログボックスで [ DABroker Connection Multi ] を選択し、[ 開始 ] ボタンをクリックしてください。

[ スタートアップの種別 ] を [ 自動 ] にすると、Windows の起動と同時にコネクションマルチ機能を運用開始できます。

#### (2) 終了

##### (a) 操作できるユーザ

Windows の Administrators グループに属するユーザ

##### (b) 終了形態

コネクションマルチ機能の運用の終了形態には次の三つがあります。

通常の終了

次の場合にコネクションマルチ機能の運用を終了できます。

- Database Connection Server と接続中のコネクションが存在しない場合

この条件を満たさない場合はエラーメッセージが表示され、終了できません。  
接続中のクライアントがあるかどうかは、DABroker コネクションマルチ管理ユーティリティで確認できます。

##### 計画終了

Database Connection Server と使用中のコネクションが存在する場合、これらのすべての処理の終了を待ってコネクションマルチ機能の運用を終了します。新たなコネクションを作成しません。

##### 強制終了

Database Connection Server と接続中のコネクションが存在しても、これらの処理を中断してコネクションマルチ機能の運用を強制的に終了します。

計画終了中に [ DABroker コネクションマルチ終了 ] ダイアログボックスからこの強制終了を実行すると、計画終了を強制終了に変更できます。

#### (c) 終了方法

起動方法にかかわらず、次のどちらかの方法で終了できます。

##### プログラムフォルダからの終了

[ スタート ] - [ プログラム ] で表示されるフォルダ [ DABroker ] から [ DABroker コネクションマルチ終了 ] を選択してください。 [ DABroker コネクションマルチ終了 ] ダイアログボックスが表示されるので、終了形態を選択し、[ 実行 ] ボタンをクリックします。

その後、確認のためのダイアログボックスが表示されます。 [ はい ] を選択して DABroker を終了します。

##### サービスの停止による終了

[ コントロールパネル ] ダイアログボックスで [ サービス ] を選択します。 [ サービス ] ダイアログボックスで [ DABroker Connection Multi ] を選択し、[ 停止 ] ボタンをクリックしてください。ただし、この場合は強制終了になります。

## 4.10.2 コネクションマルチ管理ユーティリティ

コネクションマルチ管理ユーティリティには次の二つの機能があります。

##### コネクションマルチ機能の運用状態の表示

接続ユーザ ID からのアクセス要求に対応する仮想コネクション ID などの、DABroker と Database Connection Server との接続時間を表示します。

##### コネクションマルチ機能運用中の特定のクライアントの処理の中断

特定の接続ユーザ ID からのアクセス要求に対して確立した仮想コネクションを解放し、実行中の処理を中断します。このとき、DABroker はデータベースに要求した処理のロールバックを要求します。



## (1) 操作できるユーザとユティリティの起動・終了方法

## 操作できるユーザ

Administrators グループに属するユーザ

## ユティリティの起動と終了方法

## 起動


DABroker 管理ユティリティは、プログラムフォルダに登録された [ DABroker ] から [ コネクションマルチ管理 ] を選択して起動します。  
DABroker が起動中に実行してください。

## 終了

[ コネクションマルチ管理 ] ダイアログボックスを閉じると DABroker 管理ユティリティは終了します。

## (2) コネクションマルチ機能の運用状態の表示方法

コネクションマルチ管理ユティリティを起動すると、次に示す [ DABroker コネクションマルチ管理 ] ダイアログボックスが表示されます。ダイアログボックスに表示されている内容が、コネクションマルチ機能の運用状態です。



ここでは、表示されている内容について説明します。

- 接続開始時間  
Database Connection Server の TCP/IP コネクションが確立された日時 (年 / 月 / 日 時 : 分 : 秒)。
- ユーザ開始時間  
ユーザからのアクセス要求に対して仮想コネクションの使用を開始した日時 (年 / 月 / 日 時 : 分 : 秒)。
- 接続ユーザ ID  
データベースに接続するときに使用したユーザ ID (データベースのログインユーザ ID)。
- 仮想コネクションの状態  
仮想コネクションの状態を次のどちらかで示します。

#### 4. DABroker の環境設定と運用 (Windows)

- USE : 仮想コネクションの使用
  - POOL : 仮想コネクションのプール待機中
  - 仮想コネクション ID
  - サーバプロセス ID
  - デーモン ID
- 仮想コネクション ID , サーバプロセス ID , デーモン ID のそれぞれは , DABroker が付与するユニークな ID。
- コネクションマルチ名
- 接続している Database Connection Server のコネクションマルチ名 (「4.7 DABroker コネクションマルチ定義 (Database Connection Server 経由の DB アクセス定義)」参照)。



アイコンについて



アイコンをクリックすると最新の運用状態が表示されます。

# 5

## DABroker の運用（共通）

この章では，DABroker の運用方法について説明します。

---

5.1 DABroker を運用する前に

---

5.2 DBPARTNER を使用する場合のスレッドのチューニング

---

## 5.1 DABroker を運用する前に

---

ここでは、データベースをアクセスする前に設定及び確認しておく項目について説明します。

### 5.1.1 データベースにアクセスするユーザ ID の設定

データベースをアクセスする時のユーザ ID 及びパスワードを設定してください。ユーザ ID 及びパスワードは、DBMS に設定します。

### 5.1.2 クライアントからの接続先の指定

#### （１）DABroker 関連製品を使用する場合

アプリケーションは接続先データベース定義ファイルを使用して、データベースにアクセスします。接続先データベース定義ファイルについては、次の箇所を参照してください。

UNIX の場合：「3.6 DABroker 接続先データベースの定義」

Windows の場合：「4.6 DABroker 接続先データベース定義」

なお、アプリケーションでの接続先データベースの指定方法については、各 DABroker 関連製品のマニュアルを参照してください。

#### （２）DBPARTNER, HITSENSER5, DBPARTNER Library, 又は XDM/RD 外部表を使用する場合

クライアントからデータベースのアクセスを要求する場合は、使用する DABroker やデータベースのネットワーク上での位置を指定する必要があります。どこで指定するかを次に示します。

- サーバ（DABroker が組み込まれたマシン）のホスト名  
クライアントで指定します。
- 使用するデータベース

クライアント、又はデータベースの定義で指定します。

ただし、UNIX で、HiRDB 又は ORACLE にアクセスする場合は、DABroker の動作環境定義ファイルで各データベースの設定項目を一つ指定します。クライアントでデータベースの指定が省略された場合は、ここで指定されたデータベースにアクセスします。なお、DABroker 動作環境定義ファイルで指定したデータベースとクライアントで指定されたデータベースとが異なる場合は、クライアントで指定されたデータベースにアクセスします。

各データベースの設定項目については、次の箇所を参照してください。

HiRDB の場合：「3.5.3 HiRDB の設定」

ORACLE の場合 : 「 3.5.4 ORACLE の設定 」

### ( 3 ) Database Connection Server を使用する場合

Database Connection Server を使ってデータベースにアクセスするには、接続先データベース定義ファイルとコネクションマルチ定義ファイルに、接続条件などを定義しておく必要があります。接続先データベース定義ファイルについては次の箇所を参照してください。

UNIX の場合 : 「 3.6 DABroker 接続先データベースの定義 」

Windows の場合 : 「 4.6 DABroker 接続先データベース定義 」

コネクションマルチ定義ファイルについては次の箇所を参照してください。

UNIX の場合 : 「 3.9 DABroker コネクションマルチ定義 (Database Connection Server 経由の DB アクセス定義) 」

Windows の場合 : 「 4.7 DABroker コネクションマルチ定義 ( Database Connection Server 経由の DB アクセス定義 ) 」

### ( 4 ) SQL Server(ODBC3.0) を使用する場合 (Windows 限定 )

SQL Server(ODBC3.0) を使ってデータベースにアクセスするには、アクセス対象のデータベースの ODBC データソースを設定しておく必要があります。設定したデータソース名を DABroker の接続先データベース定義、又は DBPARTNER の接続情報に設定することで、データベースにアクセスできます。

DBPARTNER からアクセスする場合には、アクセス対象のデータベースのデータソース名を、DABroker がインストールされているマシンのシステムデータソースに設定してください。

DBPARTNER の接続情報の設定については、各製品のマニュアルを参照してください。

## 5.2 DBPARTNER を使用する場合のスレッドのチューニング

---

DABroker は、マルチスレッドに対応しています。DBPARTNER を使用する場合は、マルチスレッドの性能をチューニングする必要があります。

DBPARTNER を使用する場合、DABroker は、接続ユーザ（データベースにアクセスする処理）ごとにスレッドを生成します。接続ユーザ数とスレッドの対応については、「2.1.2 DBPARTNER から実行するマルチスレッド」を参照してください。

チューニングは、接続ユーザ数を考慮して DABroker 動作環境定義ファイルで次に示す項目に適切な値を指定してください。

- 最大処理プロセス数（DABMAXPROCESS）
- 1 プロセスあたりの実行ユーザ数（DABBLOCKUSERS）
- 最大接続ユーザ数（DABMAXUSERS）

また、最大接続ユーザ数に設定する値は次の計算式の範囲にしてください。

（計算式）

最大接続ユーザ数 = 最大処理プロセス数 × 1 プロセスあたりの最大接続ユーザ数

DABroker 動作環境定義ファイルについては、次の箇所を参照してください。

UNIX の場合：「3.4 DABroker の動作環境の設定」

Windows の場合：「4.4 DABroker 環境設定」

# 6

## DABroker の障害対策（共通）

この章では，DABroker での障害が発生したときの対処方法，及びタイマー監視について説明します。

UNIX を使用する環境と Windows を使用する環境で共通の内容です。

---

### 6.1 障害対策

---

### 6.2 DABroker でのタイマー監視

---

### 6.3 トレースの取得形式（共通）

---

### 6.4 データベースアクセストレース（UNIX）

---

### 6.5 データベースアクセストレース（Windows）

---

### 6.6 エラートレース機能

---

## 6.1 障害対策

---

DABroker の運用中にエラーが発生した場合、エラーメッセージが出力されます。「7. メッセージ（共通）」を参考にしてエラー原因を取り除いてください。

ここでは、エラー時に DABroker が実行する処理内容、及び保守員への連絡時に取得する障害情報について説明します。なお、このマニュアルでの保守員とは、システム管理者がご購入契約に基づくお問い合わせ窓口のことです。

### 6.1.1 エラー時に DABroker が実行する処理

システムで次のようなエラーが発生した場合、DABroker は、データベースを切り離します。

- DABroker が異常終了した場合  
データベースでの実行中の処理はロールバックされます。
- DBMS が異常終了した場合  
データベースでの処理は DBMS に任せます。

通常、クライアントからの要求でデータベースを切り離しますが、これらのエラーの場合及び DABroker を強制終了する場合は、DABroker が判断してデータベースを切り離します。

### 6.1.2 障害情報の取得

次のような場合は、システム管理者が保守員に連絡してください。

- メッセージの対処に、「保守員に連絡してください。」と記載されている場合
- 障害の要因が分からない場合
- メッセージの内容で対処できない場合

保守員に連絡する場合は、次に示す障害情報をコピーして保存してください。

UNIX の場合は、DABroker 運用ディレクトリにある `.HTC_2340.inf` についても取得してください。

#### （１）DABroker のトラブルシュート情報

##### （a）スプール情報

DABroker 運用ディレクトリの `spool` ディレクトリ下のすべてのファイルをコピーして保存してください。

メッセージログ

UNIX :

DABroker 運用ディレクトリ `/spool/dabsv.log` , 及び `dabsv.logold`



Windows :

DABroker 運用ディレクトリ ¥spool¥dabsv.log , 及び dabsv.logold

データベースアクセストレース , 拡張データベースアクセストレース

UNIX :

DABroker 運用ディレクトリ /spool/db\_access 下のファイル

Windows :

DABroker 運用ディレクトリ ¥spool¥db\_access 下のファイル

通信トレース

UNIX :

DABroker 運用ディレクトリ /spool/dabcltrc

Windows :

DABroker 運用ディレクトリ ¥spool¥dabcltrc

XA トレース

UNIX :

DABroker 運用ディレクトリ /spool/db\_xainfo.log

Windows :

DABroker 運用ディレクトリ ¥spool¥db\_xainfo.log

デーモンの生成・消滅・クリーンアップ実行結果ログ

UNIX :

DABroker 運用ディレクトリ /spool/dabsvdemon.log

Windows :

DABroker 運用ディレクトリ ¥spool¥dabsvdemon.log

エラートレース

UNIX :

DABroker 運用ディレクトリ /spool/dabevttrcerr1 , 及び dabevttrcerr2

Windows :

DABroker 運用ディレクトリ ¥spool¥dabevttrcerr1 , 及び dabevttrcerr2

#### 注意事項

各ログファイルの最大容量を次に示します。

- UNIX : 2GB
- Windows : 4GB

ログファイルを単調増加に設定している場合は、定期的に削除してください。ログファイルが最大容量を超えるとファイルの書き込みエラーで業務が停止する場合があります。

## 6. DABroker の障害対策（共通）

### （b）DABroker の定義ファイル

次のファイルをコピーして保存してください。

DABroker 動作環境定義ファイル

UNIX：

DABroker 運用ディレクトリ /conf/dasysconf

Windows：

DABroker 運用ディレクトリ %conf%\dasysconf

接続先データベース定義ファイル

障害対策用として保存するファイルには、パスワードなどの公開できない情報は削除しておくことをお勧めします。

UNIX：

DABroker 運用ディレクトリ /conf/dadbenv

Windows：

DABroker 運用ディレクトリ %conf%\dadbenv

運用情報ファイル（UNIX）

/opt/DABroker/.dabrokerenv

コネクションマルチ定義ファイル

UNIX：

DABroker 運用ディレクトリ /conf/damconenv

Windows：

DABroker 運用ディレクトリ %conf%\damconenv

### （c）トレースを取得している場合

トレースの取得を設定している場合は、データベースアクセストレース、通信トレースをファイルに出力して保存してください。

- データベースのアクセストレースの出力方法

UNIX の場合

dabdbtrc コマンドを使用します。dabdbtrc コマンドについては「6.4.2 データベースアクセストレースの表示」を参照してください。

Windows の場合

DABroker トレース出力ユーティリティを使用します。ユーティリティについては、「4.9.2(3) データベースアクセストレースの出力方法」を参照してください。

- 通信トレースの出力方法

UNIX の場合

dabeltrc コマンドを使用します。dabeltrc コマンドについては「3.8.2 クライアントとの通信トレースの表示」を参照してください。

## Windows の場合

DABroker トレース出力ユーティリティを使用します。ユーティリティについては、  
「4.9.2(2) クライアントとの通信トレースの出力方法」を参照してください。

## (2) システムのトラブルシューティング情報

## (a) UNIX の場合

## システムログファイル

システムログファイルをコピーして保存してください。

HP-UX :

`/var/adm/syslog/syslog.log`

Linux :

`/var/log`

AIX :

`/var/adm/ras`

## システムダンプ

DABroker の異常終了時の情報が core ファイルに格納されています。この情報をコピーして保存してください。標準では、開発したアプリケーションを起動したディレクトリに格納されますが、格納先はアプリケーションに依存します。

## (b) Windows の場合

## イベントログ

イベントログをファイルに取得してください。取得方法は次のとおりです。

- Windows の [ 管理ツール ] から [ イベントビューア ] を開く。
- [ ログ ] メニューの [ アプリケーション ] を選択し、表示をアプリケーションに変更する。
- [ ログ ] メニューの [ 名前をつけて保存 ] を選択し、ログをファイルに保存する。

## (3) XA インタフェースでのトラブルシューティング情報

XA インタフェースでのトラブルシューティング情報は、XA トレースファイルとして取得します。

XA トレースファイルは次のファイルに取得されます。

UNIX : DABroker 運用ディレクトリ `/spool/db_xainfo.log`

Windows : DABroker 運用ディレクトリ `¥spool¥db_xainfo.log`

XA トレースの取得方法については、次の箇所を参照してください。

UNIX の場合 : 「3.4 DABroker の動作環境の設定」

Windows の場合 : 「4.4 DABroker 環境設定」

## 6. DABroker の障害対策（共通）

XA トレースの取得形式については、「6.3.1 XA トレースの取得形式（共通）」を参照してください。

## 6.2 DABroker でのタイマー監視

---

DABroker では、タイマー監視を実行しています。

### 6.2.1 DBPARTNER と DABroker の接続時のタイマー監視

DABroker は、DBPARTNER との接続が確立されている間、DBPARTNER からの要求待ちタイムアウトを監視します。このタイムアウトが発生するのは、DABroker が DBPARTNER からの要求に対して応答を返してから、一定時間 DBPARTNER からの要求がない場合です。

DBPARTNER からの要求待ちタイムアウトが発生した場合、DABroker は DBPARTNER との接続を解放します。データベースにはロールバックを要求して、データベースを切り離します。

### 6.2.2 Database Connection Server 接続時のタイマー監視

DABroker は、Database Connection Server との TCP/IP 接続が確立されている間、Database Connection Server からの処理結果応答待ちタイムアウトを監視します。指定した時間内に Database Connection Server から応答がない場合、DABroker は Database Connection Server との TCP/IP 接続を解放します。

## 6.3 トレースの取得形式（共通）

### 6.3.1 XA トレースの取得形式（共通）

XA インタフェースでのトラブルシュート情報は、XA トレースファイルとして取得されます。

XA トレースファイルは次のファイルに取得されます。

UNIX : DABroker 運用ディレクトリ /spool/db\_xainfo.log

Windows : DABroker 運用ディレクトリ %spool%\db\_xainfo.log

XA トレースの取得方法については、次の箇所を参照してください。

UNIX の場合 : 「3.4 DABroker の動作環境の設定」

Windows の場合 : 「4.4 DABroker 環境設定」

XA トレースファイルの取得例を次に示します。

取得例

```
1999/10/20 10:27:12.156000 [226:225] [end :xa_commit ] rmid=1 flags=0
RMName="Oracle_XA"
xid=[00000001:10:8:313939392D31302D323031303A32363A34371906B8003C1BAB000000
0000009400000006000000010000003C000000020000003C0000000400000008100000008000
0003C00000000B00000003C0000000600000003C2A1B1C2D0303B600373A0A190AB8003D390BA7
002B57BB0023591201B7002B1906B60032B600403A072AB400]
    return code = -4
1999/10/20 10:27:19.947000 [226:225] [end :xa_recover ] rmid=1 flags=0
count=1 RMName="Oracle_XA"
xid=[00000000:0:0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000]
    return code = -5
```

- XXXX/XX/XX  
取得年月日
- XX:XX:XX.XXXXXX  
取得時間
- [XXX:XXX]  
プロセス ID : スレッド ID
- [XXXX:FFFF]  
XXXX : イベント種別
  - "call" : 関数呼び出し
  - "end" : 関数リターン

- FFFF : XA 関数名
- rmid=rrrr  
RMID
  - flags=ffff  
フラグパラメタ
  - RMName="nnnn"  
RM 名称
  - xa\_info="iiii"  
XA 文字列  
xa\_open(), 又は xa\_close() 関数の場合だけ、出力されます。
  - xid=[ffff:gggg:bbbb:dddd]  
XID  
ffff : フォーマット ID  
gggg : グローバルトランザクション ID 長  
bbbb : ブランチ修飾子長  
dddd : XID データ  
xa\_open(), 又は xa\_close() 関数以外の場合だけ、出力されます。
  - count=cccc  
リカバリ情報取得カウント  
xa\_recover() 関数の場合だけ、出力されます。
  - return code = rrrr  
XA 関数の戻り値  
イベント種別が "end" の場合だけ、出力されます。

### 6.3.2 デーモンの生成・消滅・クリーンアップ実行結果ログ（共通）

障害発生からある一定の時間までをさかのぼって、共有メモリがどういう状態であったかを示す情報が次のログファイルに取得されます。

UNIX : DABroker 運用ディレクトリ /spool/dabsvdemon.log

Windows : DABroker 運用ディレクトリ %spool%dabsvdemon.log

ログファイルの大きさは、環境変数 DABSVLOGSIZE で指定します。指定方法は「3.5

DABroker の動作環境の設定項目（UNIX）」または、「4.5 DABroker 環境設定項目（Windows）」参照してください。

メッセージは次の形式で出力されます。

6. DABroker の障害対策（共通）

oct 12	17:52:15	ikn0205	DABroker	[10434]	KFDB302YM-I	dabtcpdmn	{引数の内容}	start.	{プロセスID}
日付	時間	出力ホ スト名	製品名	メッセ ージを 出力し たプロ セス番 号	メッセージID				メッセージ内容

次にデーモンの生成・消滅・クリーンアップ実行結果ログの出力例を以下に示します。

oct 26	15:40:00	ikn0205	DABroker	[27190]	KFDB302YM-I	dabtcpdmn	{-z 1 -n 3 -c 1}	start.	[27190]
oct 26	15:40:03	ikn0205	DABroker	[27174]	KFDB301YM-I	Clean up.	{1, 0, 1}, {0}		
oct 26	15:40:08	ikn0205	DABroker	[27174]	KFDB301YM-I	Clean up.	{1, 0, 1}, {0}		
oct 26	15:40:13	ikn0205	DABroker	[27174]	KFDB301YM-I	Clean up.	{1, 0, 1}, {0}		
oct 26	15:40:18	ikn0205	DABroker	[27174]	KFDB301YM-I	Clean up.	{1, 0, 1}, {0}		
oct 26	15:40:23	ikn0205	DABroker	[27174]	KFDB301YM-I	Clean up.	{1, 0, 1}, {0}		
oct 26	15:40:28	ikn0205	DABroker	[27174]	KFDB301YM-I	Clean up.	{1, 0, 1}, {0}		
oct 26	15:40:33	ikn0205	DABroker	[27174]	KFDB301YM-I	Clean up.	{1, 0, 1}, {0}		
oct 26	15:40:38	ikn0205	DABroker	[27174]	KFDB301YM-I	Clean up.	{1, 0, 1}, {0}		
oct 26	15:40:43	ikn0205	DABroker	[27174]	KFDB301YM-I	Clean up.	{1, 0, 1}, {0}		
oct 26	15:40:48	ikn0205	DABroker	[27174]	KFDB301YM-I	Clean up.	{1, 0, 1}, {0}		
oct 26	15:40:53	ikn0205	DABroker	[27174]	KFDB301YM-I	Clean up.	{1, 0, 1}, {0}		
oct 26	15:40:58	ikn0205	DABroker	[27174]	KFDB301YM-I	Clean up.	{1, 0, 1}, {0}		
oct 26	15:40:00	ikn0205	DABroker	[27190]	KFDB303YM-I	dabtcpdmn	end		[27190]
oct 26	15:40:03	ikn0205	DABroker	[27174]	KFDB301YM-I	Clean up.	{1, 0, 1}, {0}		

出力されるメッセージ内容を以下に示します。

出力プログラム	DABroker
メッセージ ID	KFDB301YM-I
メッセージ	Clean up. {xxx,yyy,zzz} , {sss}
内容	クライアントとの通信サーバデーモンのクリーンアップを実行しました。 xxx : クリーンアップ前のデーモン数。 yyy : クリーンアップしたデーモン数。 zzz : クリーンアップ実行後のデーモン数。 sss : DABroker の状態。 0 : 正常実行中。 1 : 正常終了中。 2 : 計画終了中。 3 : 強制終了中。

出力プログラム	DABroker
メッセージ ID	KFDB302YM-I
メッセージ	dabtcpdmn {xxx} start. [yyyy]
内容	クライアントとの通信サーバデーモンを起動しました。 xxx : dabtcpdmn の引数 yyyy : 起動したプロセス ID



出力プログラム	DABroker
メッセージ ID	KFDB303YM-I
メッセージ	dabtcpdmn end. [xxxx]
内容	クライアントとの通信サーバデーモンを終了しました。 yyyy：起動したプロセス ID

#### 注意事項

- DABroker 動作環境定義の DABMAXBLOCKUSERS に 2 以上の値が設定されている場合、DABroker は 1 つのプロセスで複数のユーザとの接続を実現しているため、クライアントが接続していない状態でも、クリーンアップの対象ログ（KFDB301YM-I メッセージ）が出力されます。
- 本ログ出力によりディスクを圧迫したくない場合は、DABroker 動作環境定義ファイル（dasysconf）の OTHERS 節に、  
DAB\_DEMON\_LOG\_MODE=LIMITED の定義を追加することにより抑止することができます。  
DAB\_DEMON\_LOG\_MODE の設定方法については「3.5.6 その他の設定（UNIX）」または、「4.5.4 その他の設定（Windows）」を参照してください。

## 6.4 データベースアクセストレース（UNIX）

---

ここでは、UNIX の場合のデータベースアクセストレースについて説明します。

### 6.4.1 データベースアクセストレース選択オプション

ここでは、データベースアクセストレース情報を任意に選択して出力する場合に設定する項目について示します。

データベースアクセストレース情報を任意に選択して出力する機能を、データベースアクセストレース選択オプションといいます。

データベースアクセストレース選択オプションは、DABroker の動作環境の基本項目で設定します。設定した項目は、「3.5.1(3) DABSQL\_TRCSIZE（データベースアクセストレースの取得）」の設定項目の値を「0」と指定した場合に有効になります。

拡張データベースアクセストレース機能使用時に出力できる項目については、「3.5.1(10) DABEXSQL\_TRC\_LINE（拡張データベースアクセストレースを取得する）」に0、又は1024～32767を設定しておく必要があります。

データベースアクセストレース選択オプション使用時の注意事項

- データベースアクセストレース選択オプションでは、すべての設定項目の値を指定する必要はありません。指定を省略すると、標準値「ON」が仮定されます。
- すべての設定項目の値を「OFF」にし、「3.5.1(3) DABSQL\_TRCSIZE（データベースアクセストレースの取得）」の設定項目の値を「0」と指定した場合も文法エラーにはなりません。この場合、データベースアクセストレースは取得しません。
- 「ON」が指定された設定項目に該当する、すべてのデータベースへの要求がなかった場合、データベースアクセストレースにはヘッダ（出力項目名）だけが出力されます。

#### （1）DABSQL\_TRC\_CONNECT（CONNECT 情報出力要求）

標準値

ON

指定範囲

ON 又は OFF（ON：取得します OFF：取得しません）

説明

データベースアクセストレースに、データベースへの接続要求の情報を取得するかどうかを設定します。

## （２）DABSQL\_TRC\_DISCONNECT（DISCONNECT 情報出力要求）

標準値

ON

指定範囲

ON 又は OFF（ON：取得します OFF：取得しません）

説明

データベースアクセストレースに、トランザクションの正常終了と切り離し要求の情報を取得するかどうかを設定します。

## （３）DABSQL\_TRC\_COMMIT（COMMIT 情報出力要求）

標準値

ON

指定範囲

ON 又は OFF（ON：取得します OFF：取得しません）

説明

データベースアクセストレースに、トランザクションの正常終了と更新の情報を取得するかどうかを設定します。

## （４）DABSQL\_TRC\_ROLLBACK（ROLLBACK 情報出力要求）

標準値

ON

指定範囲

ON 又は OFF（ON：取得します OFF：取得しません）

説明

データベースアクセストレースに、トランザクションを取り消し、更新を無効にする要求の情報を取得するかどうかを設定します。

## （５）DABSQL\_TRC\_PREPARE（PREPARE 情報出力要求）

標準値

ON

指定範囲

ON 又は OFF（ON：取得します OFF：取得しません）

説明

データベースアクセストレースに、SQL の前処理要求の情報を取得するかどうかを設定します。

## （6）DABSQL\_TRC\_DESCRIBE（DESCRIBE 情報出力要求）

標準値

ON

指定範囲

ON 又は OFF（ON：取得します OFF：取得しません）

説明

データベースアクセストレースに、前処理した SQL の情報を取得する要求の情報を取得するかどうかを設定します。

注意事項

前処理した SQL の情報には、入力情報（DESC\_IN）と出力情報（DESC\_OUT）があります。どちらか一方だけの出力設定はできません。

## （7）DABSQL\_TRC\_DECLARE（DECLARE 情報出力要求）

標準値

ON

指定範囲

ON 又は OFF（ON：取得します OFF：取得しません）

説明

データベースアクセストレースに、前処理した SELECT に対してカーソルを宣言する要求の情報を取得するかどうかを設定します。

## （8）DABSQL\_TRC\_OPEN（OPEN 情報出力要求）

標準値

ON

指定範囲

ON 又は OFF（ON：取得します OFF：取得しません）

説明

データベースアクセストレースに、カーソルの位置付け要求の情報を取得するかどうかを設定します。

## （9）DABSQL\_TRC\_FETCH（FETCH 情報出力要求）

標準値

ON

指定範囲

ON 又は OFF（ON：取得します OFF：取得しません）

## 説明

データベースアクセストレースに、行を読み込んでカーソルを進める要求の情報を取得するかどうかを設定します。

## ( 10 ) DABSQL\_TRC\_EXECUTE ( EXECUTE 情報出力要求 )

## 標準値

ON

## 指定範囲

ON 又は OFF ( ON : 取得します OFF : 取得しません )

## 説明

データベースアクセストレースに、前処理した SQL の実行要求の情報を取得するかどうかを設定します。

## ( 11 ) DABSQL\_TRC\_CLOSE ( CLOSE 情報出力要求 )

## 標準値

ON

## 指定範囲

ON 又は OFF ( ON : 取得します OFF : 取得しません )

## 説明

データベースアクセストレースに、カーソルを閉じる要求の情報を取得するかどうかを設定します。

## ( 12 ) DABSQL\_TRC\_CANCEL ( CANCEL 情報出力要求 )

## 標準値

ON

## 指定範囲

ON 又は OFF ( ON : 取得します OFF : 取得しません )

## 説明

データベースアクセストレースに、データベースに対する処理中断要求の情報を取得するかどうかを設定します。

## ( 13 ) DABSQL\_TRC\_LOGGING ( LOGGING 情報出力要求 )

## 標準値

ON

## 指定範囲

ON 又は OFF ( ON : 取得します OFF : 取得しません )

説明

データベースアクセストレースに LOGGING 要求の情報を取得するかどうかを設定します。

( 14 ) DABSQL\_TRC\_LOGLESS ( LOGLESS 情報出力要求 )

標準値

ON

指定範囲

ON 又は OFF ( ON : 取得します OFF : 取得しません )

説明

データベースアクセストレースに LOGLESS 要求の情報を取得するかどうかを設定します。

( 15 ) DABSQL\_TRC\_ATTACH ( ATTACH 情報出力要求 )

標準値

ON

指定範囲

ON 又は OFF ( ON : 取得します OFF : 取得しません )

説明

データベースアクセストレースに、サーバとのアクセスパス作成要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

( 16 ) DABSQL\_TRC\_ATTRGET ( ATTRGET 情報出力要求 )

標準値

ON

指定範囲

ON 又は OFF ( ON : 取得します OFF : 取得しません )

説明

データベースアクセストレースに、ハンドルの属性取得要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

( 17 ) DABSQL\_TRC\_ATTRSET ( ATTRSET 情報出力要求 )

標準値

ON

指定範囲

ON 又は OFF（ON：取得します OFF：取得しません）

説明

データベースアクセストレースに、ハンドルの属性設定要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

（18）DABSQL\_TRC\_BIND（BIND 情報出力要求）

標準値

ON

指定範囲

ON 又は OFF（ON：取得します OFF：取得しません）

説明

データベースアクセストレースに、パラメタのバインド要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

（19）DABSQL\_TRC\_CHARFORM（CHARFORM 情報出力要求）

標準値

ON

指定範囲

ON 又は OFF（ON：取得します OFF：取得しません）

説明

データベースアクセストレースに、キャラクタセットフォームの取得要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

（20）DABSQL\_TRC\_CHARID（CHARID 情報出力要求）

標準値

ON

指定範囲

ON 又は OFF（ON：取得します OFF：取得しません）

説明

データベースアクセストレースに、キャラクタセット ID の取得要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

#### ( 21 ) DABSQL\_TRC\_DEFINE ( DEFINE 情報出力要求 )

標準値

ON

指定範囲

ON 又は OFF ( ON : 取得します OFF : 取得しません )

説明

データベースアクセストレースに、パラメタの定義要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

#### ( 22 ) DABSQL\_TRC\_DESALLOC ( DESALLOC 情報出力要求 )

標準値

ON

指定範囲

ON 又は OFF ( ON : 取得します OFF : 取得しません )

説明

データベースアクセストレースに、記述子の領域確保の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

#### ( 23 ) DABSQL\_TRC\_DESCANY ( DESCANY 情報出力要求 )

標準値

ON

指定範囲

ON 又は OFF ( ON : 取得します OFF : 取得しません )

説明

データベースアクセストレースに、オブジェクトの記述要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

#### ( 24 ) DABSQL\_TRC\_DESFREE ( DESFREE 情報出力要求 )

標準値

ON

指定範囲

ON 又は OFF ( ON : 取得します OFF : 取得しません )

説明



データベースアクセストレースに、記述子の領域解放の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

#### ( 25 ) DABSQL\_TRC\_DETACH ( DETACH 情報出力要求 )

標準値

ON

指定範囲

ON 又は OFF ( ON : 取得します OFF : 取得しません )

説明

データベースアクセストレースに、サーバとのアクセスパス削除要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

#### ( 26 ) DABSQL\_TRC\_ENVCREATE ( ENVCREATE 情報出力要求 )

標準値

ON

指定範囲

ON 又は OFF ( ON : 取得します OFF : 取得しません )

説明

データベースアクセストレースに、環境作成要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

#### ( 27 ) DABSQL\_TRC\_ERRGET ( ERRGET 情報出力要求 )

標準値

ON

指定範囲

ON 又は OFF ( ON : 取得します OFF : 取得しません )

説明

データベースアクセストレースに、エラー情報取得要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

#### ( 28 ) DABSQL\_TRC\_GETPIECE ( GETPIECE 情報出力要求 )

標準値

ON

指定範囲

ON 又は OFF（ON：取得します OFF：取得しません）

説明

データベースアクセストレースに、ピース情報取得要求の情報を取得するかどうかを設定します。

HiRDB 以外に接続している場合

この設定項目は、DABroker for Java からデータベースの機能を使用する場合だけ有効です。

トレースに、ピース情報取得要求の情報を取得するかどうかを設定します。

HiRDB に接続している場合

スカラ関数 POSITION 実行要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この情報は、クライアントが DABroker for Java で次の条件すべてを満たす場合に有効になります。

- 接続しているデータベースが HiRDB で、HiRDB のサーバとクライアントのバージョンが共に 07-01 以上
- DABroker for Java のバージョンが 02-12 以上
- DABroker が暗黙的に次の SQL を実行した場合  
SET 文を実行し、代入値にスカラ関数 POSITION を使用します。

( 29 ) DABSQL\_TRC\_HDLALLOC ( HDLALLOC 情報出力要求 )

標準値

ON

指定範囲

ON 又は OFF（ON：取得します OFF：取得しません）

説明

データベースアクセストレースに、ハンドルの領域確保の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

( 30 ) DABSQL\_TRC\_HDLFREE ( HDLFREE 情報出力要求 )

標準値

ON

指定範囲

ON 又は OFF（ON：取得します OFF：取得しません）

説明

データベースアクセストレースに、ハンドルの領域解放の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

## ( 31 ) DABSQL\_TRC\_LOBCLOSE ( LOBCLOSE 情報出力要求 )

標準値

ON

指定範囲

ON 又は OFF ( ON : 取得します OFF : 取得しません )

説明

データベースアクセストレースに、BFILE データのクローズ要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

## ( 32 ) DABSQL\_TRC\_LOBLEN ( LOBLEN 情報出力要求 )

標準値

ON

指定範囲

ON 又は OFF ( ON : 取得します OFF : 取得しません )

説明

データベースアクセストレースに、LOB データの長さ取得要求の情報を取得するかどうかを設定します。

HiRDB 以外に接続している場合

この設定項目は、DABroker for Java からデータベースの機能を使用する場合だけ有効です。

トレースに、LOB データの長さ取得要求の情報を取得するかどうかを設定します。

HiRDB に接続している場合

スカラ関数 LENGTH 実行要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この情報は、クライアントが DABroker for Java で次の条件すべてに一致する場合に有効になります。

- 接続しているデータベースが HiRDB で、HiRDB のサーバとクライアントのバージョンが共に 07-01 以上
- DABroker for Java のバージョンが 02-12 以上
- DABroker が暗黙的に次の SQL を実行した場合  
SET 文を実行し、代入値にスカラ関数 LENGTH を使用します。

## ( 33 ) DABSQL\_TRC\_LOBOPEN ( LOBOPEN 情報出力要求 )

標準値

ON

指定範囲

ON 又は OFF（ON：取得します OFF：取得しません）

説明

データベースアクセストレースに、BFILE データのオープン要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

( 34 )DABSQL\_TRC\_LOBREAD（LOBREAD 情報出力要求）

標準値

ON

指定範囲

ON 又は OFF（ON：取得します OFF：取得しません）

説明

データベースアクセストレースに、LOB データの読み込み要求の情報を取得するかどうかを設定します。

HiRDB 以外に接続している場合

この設定項目は、DABroker for Java からデータベースの機能を使用する場合だけ有効です。

トレースに、LOB データの読み込み要求の情報を取得するかどうかを設定します。

HiRDB に接続している場合

スカラ関数 SUBSTR 実行要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この情報は、クライアントが DABroker for Java で、次の条件すべてに一致する場合に有効になります。

- 接続しているデータベースが HiRDB で、HiRDB のサーバとクライアントのバージョンが共に 07-01 以上
- DABroker for Java のバージョンが 02-12 以上
- DABroker が暗黙的に下記 SQL を実行した場合  
SET 文を実行し、代入値にスカラ関数 SUBSTR を使用します。

( 35 )DABSQL\_TRC\_LOBWRITE（LOBWRITE 情報出力要求）

標準値

ON

指定範囲

ON 又は OFF（ON：取得します OFF：取得しません）

説明

データベースアクセストレースに、LOB データの書き込み要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

#### ( 36 ) DABSQL\_TRC\_PARAMGET ( PARAMGET 情報出力要求 )

標準値

ON

指定範囲

ON 又は OFF ( ON : 取得します OFF : 取得しません )

説明

データベースアクセストレースに、パラメタ情報取得要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

#### ( 37 ) DABSQL\_TRC\_SESBEGIN ( SESBEGIN 情報出力要求 )

標準値

ON

指定範囲

ON 又は OFF ( ON : 取得します OFF : 取得しません )

説明

データベースアクセストレースに、セッション開始要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

#### ( 38 ) DABSQL\_TRC\_SESEND ( SESEND 情報出力要求 )

標準値

ON

指定範囲

ON 又は OFF ( ON : 取得します OFF : 取得しません )

説明

データベースアクセストレースに、セッション終了要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

#### ( 39 ) DABSQL\_TRC\_SETPIECE ( SETPIECE 情報出力要求 )

標準値

ON

指定範囲

ON 又は OFF ( ON : 取得します OFF : 取得しません )

説明

データベースアクセストレースに、ピース情報設定要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

( 40 ) DABSQL\_TRC\_GETDIAG ( GETDIAG 情報出力要求 )

標準値

ON

指定範囲

ON 又は OFF ( ON : 取得します OFF : 取得しません )

説明

データベースアクセストレースに、エラー情報取得要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

( 41 ) DABSQL\_TRC\_AUTO\_COMMIT\_OFF ( AUTO COMMIT OFF 出力要求 )

標準値

ON

指定範囲

ON 又は OFF ( ON : 取得します OFF : 取得しません )

説明

データベースアクセストレースに、AUTO COMMIT OFF 設定要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

( 42 ) DABSQL\_TRC\_AUTO\_COMMIT\_ON ( AUTO COMMIT ON 出力要求 )

標準値

ON

指定範囲

ON 又は OFF ( ON : 取得します OFF : 取得しません )

説明

データベースアクセストレースに、AUTO COMMIT ON 設定要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

( 43 ) DABSQL\_TRC\_GET\_INFO ( GET INFO 出力要求 )

標準値

ON

**指定範囲**

ON 又は OFF（ON：取得します OFF：取得しません）

**説明**

データベースアクセストレースに、接続後の動作情報取得要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

**( 44 ) DABSQL\_TRC\_SET\_INFO ( SET INFO 出力要求 )****標準値**

ON

**指定範囲**

ON 又は OFF（ON：取得します OFF：取得しません）

**説明**

データベースアクセストレースに、接続後の動作情報設定要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

**( 45 ) DABSQL\_TRC\_EXECUTE\_DIRECT ( EXECUTE DIRECT 出力要求 )****標準値**

ON

**指定範囲**

ON 又は OFF（ON：取得します OFF：取得しません）

**説明**

データベースアクセストレースに、SQL の前処理後に実行する要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

## 6.4.2 データベースアクセストレースの表示

**コマンド形式**

```
# dabdbtrc [-u ユーザ ID] [-p アプリケーションの名称]
```

**機能**

DABroker がデータベースに要求した処理、及びその処理に対するデータベースからの応答（アクセストレース）を表示します。

なお、アクセストレースの取得は、DBMS に要求を出す直前及び DBMS から応答が返ってきた直後に、DABroker が行っています。

**使用できるユーザ**

## 6. DABroker の障害対策（共通）

### DABroker の管理ユーザ

#### オプション

##### 指定なし

すべてのアプリケーションからの要求に対して行ったデータベースアクセストレースを表示します。

##### -u ユーザ ID

指定したユーザ ID を持つアプリケーションからの要求で行った、データベースアクセストレースを表示します。

##### -p アプリケーションの名称

指定した名称のアプリケーションからの要求で行った、データベースアクセストレースを表示します。指定できる名称は次のとおりです。

アプリケーションの種類	指定する名称
DABroker 関連製品で開発したアプリケーションからアクセスする場合	アプリケーションで設定した名称 (各 DABroker 関連マニュアル参照)
DBPARTNER/Client 又は DBPARTNER/Web からアクセスする場合	DBPARTNER/Client 又は DBPARTNER/Web の識別 情報

ここで入力した名称は、PAPNAME に出力されます。

#### 出力例

```
# dabdbtrc -uHITACHI
UID=HITACHI PAPNAME=XXXXX DBNAME=HiRDB
DATE      TIME      EVT      RETCODE      INFORMATION
1998/04/02 11:38:30.10 PREPARE
(SQL)SELECT * FROM ZAIKO
1998/04/02 11:38:31.22 PREPARE          0
1998/04/02 11:38:31.30 DESCRIBE
1998/04/02 11:38:32.43 DESCRIBE          0
1998/04/02 11:38:32.50 DECLARE
1998/04/02 11:38:33.70 DECLARE          0
1998/04/02 11:38:34.00 OPEN
1998/04/02 11:38:36.22 OPEN          0
1998/04/02 11:38:36.50 FETCH          BLOCK COUNT(1)
1998/04/02 11:38:38.24 FETCH          0          BLOCK COUNT(1)
1998/04/02 11:38:38.70 FETCH          BLOCK COUNT(1)
1998/04/02 11:38:40.22 FETCH          100         BLOCK COUNT(0)
1998/04/02 11:38:40.50 CLOSE
1998/04/02 11:38:42.22 CLOSE          0
1998/04/02 11:38:50.55 COMMIT
1998/04/02 11:38:52.74 COMMIT          0
1998/04/02 11:42:12.32 DISCONNECT
```

UID=XXXXXXXXX

ユーザ ID

PAPNAME=XXXXXXXX



アプリケーションを識別するための文字列が表示されます。表示される文字列は、`-p` オプションで指定できる名称です。

DBNAME=XXXXXXX

接続先データベース

次のどれかが表示されます。

- HiRDB : HiRDB Version 7 , HiRDB Version 8 , HiRDB Version 9
- ORACLE7 : Oracle10g , Oracle11g , Oracle12c で Oracle Call Interface 7 を使用
- ORACLE8i : Oracle10g , Oracle11g , Oracle12c で Oracle Call Interface 8i を使用
- DBCSV : Database Connection Server

DATE

アクセスの発生日（年 / 月 / 日）

TIME

アクセスの発生時刻（時 : 分 : 秒 .n）

n は n/100 秒を表します。

EVT

DABroker がデータベースに要求した処理の内容

次のどれかが表示されます。

EVT の表示	処 理 内 容
CONNECT	データベースと接続します。 分散トランザクション連携機能使用時は、データベースに対するアクセス要求ではなく、アプリケーションからの CONNECT 要求に対応したイベントになります。
PREPARE	SQL の前処理をします。
DESCRIBE	前処理した SQL の情報を返します。
DECLARE	前処理した SELECT に対してカーソルを宣言します。
OPEN	カーソルを位置付けます。
FETCH	行を読み込んでカーソルを進めます。
CLOSE	カーソルを閉じます。
EXECUTE	前処理した SQL を実行します。
COMMIT	トランザクションを正常終了、更新を有効にします。
ROLLBACK	トランザクションを取り消し、更新を無効にします。
DISCONNECT	トランザクションを正常終了、切り離します。 分散トランザクション連携機能使用時は、データベースに対するアクセス要求ではなく、アプリケーションからの DISCONNECT 要求に対応したイベントになります。
CANCEL	DBMS に対し、処理を中断します。

データベースアクセストレース情報を任意に選択して出力することもできます。任意に選択して出力する場合は、DABroker 動作環境定義ファイルに、データベースアクセストレース選択オプションの項目を設定する必要があります。データベースアクセストレース選択オプションについては、「6.4.1 データベースアクセストレース選択オプション」を参照してください。

#### RETCODE

DABroker が要求した処理に対して、DBMS から返されるリターンコード

- 0：正常終了
- 0 以外：異常終了又はメッセージ付きの正常終了

なお、DABroker から DBMS への要求の送信を表す行では、RETCODE は空白になります。また、RDA Link for Gateway の場合は、RETCODE は空白になります。

#### INFORMATION

Fetch 時の行取得要求数及び取得結果の情報

「BLOCK COUNT (XXX)」の形式で出力されます。

#### (SQL)

アプリケーションから要求のあった SQL の内容。この項目は、必要に応じて表示されます。

#### 注意事項

アプリケーションからの要求量（SQL 文）が多いほど、データベースアクセストレースのファイル容量も多くなります。トレースは、1 レコード 80 バイトで表示されます。アプリケーションからの要求（SQL 文）が多い場合は、折り返して表示します。データベースアクセストレースのファイル容量の目安として、概算式を次に示します。

#### （概算式）

$$\{ ( \text{アプリケーションからの要求(SQL長など)} \times 2 ) + 2 [ + ( \text{アプリケーションからの要求SQL長} / 73 ) - 1 ] \} \times 80 \text{ [バイト]}$$

注 下線は、SQL 長が 73 バイト以上の場合です。

あらかじめ、この概算式で計算したサイズ以上のハードディスク容量を用意しておいてください。また、アプリケーションからの要求量が多いほど、トレース表示が終わるまでにも時間がかかります。御注意ください。

## 6.4.3 拡張データベースアクセストレース機能

### （1）機能概要

拡張データベースアクセストレースでは、従来の DABroker のデータベースアクセストレースと比較して、次の機能が拡張されています。

- データベースへの接続ごと（接続から切断まで）にトレースを取得できます。

- データベース接続中でも、トレースファイルの参照やコピーができます。
- マルチスレッドでアプリケーションが動作している場合、データベースアクセスを実行したスレッドを特定できます。
- DABroker 動作環境定義ファイルの設定によって、出力するイベントの種類を選択できます。
- DABroker 動作環境定義ファイルの設定によって、ファイルの最大容量を設定できます。トレース情報が最大容量を超える場合、最大 2 世代で取得ファイルを切り替えてトレースを取得できます。

## （２）適用範囲

拡張データベースアクセストレース機能は、次のような場合に有効です。

- データベースのアクセス中に障害が発生した場合、迅速に障害を切り分ける必要がある。
- 24 時間稼働などのために、稼働中のアプリケーションを終了しないで障害を調査する必要がある。
- マルチスレッド環境でアプリケーションが動作していて、スレッドごとのデータベースアクセス履歴を取得したい。
- コネクションプーリングなどを使用していて、データベースへの接続ごとのデータベースアクセス履歴を取得する必要がある。
- 障害の再現調査ができないため、常時トレースを取得する必要がある。

## （３）DABroker 動作環境定義

拡張データベースアクセストレースを取得する設定は、DABroker 動作環境定義ファイルで設定します。

DABroker 動作環境定義ファイルでの設定方法については、「3.5 DABroker の動作環境の設定項目」を参照してください。

## （４）出力形式

拡張データベースアクセストレースのファイル出力形式を次に示します。

### ヘッダ情報

```
*-----*
*- DataBase Access Information (DRV)          -*
*- Date   YYYY/MM/DD hh:mm:ss.nnnnnn         -*
*-----*
DABroker Connect ID   : AAAAA(BBBBB)
Process ID            : CCCCC
UserID                : DDDDD
Client Name           : EEEEE
(DB別出力情報)
Lang Mode              : GGGGG
```

### 個々のトレース情報

```
THREAD-ID  CID    EVT    START-TIME  END-TIME  RETCODE
BLOCKCNT   HIRDB_CONNECTION_ID (SQL)SS...SS
```

## 6. DABroker の障害対策（共通）

### DRV

DABroker のデータベースアクセスドライバの種別に従い、次の識別子が出力されます。

HiRDB 接続の場合

HiRDB Driver

Oracle8i 接続の場合

ORACLE8i Driver （Oracle Call Interface 8i を使用）

Oracle7 接続の場合

ORACLE7 Driver （Oracle Call Interface 7 を使用）

Database Connection Server 経由メインフレーム系データベース接続の場合

DBS

### 注

DABroker for Java から Oracle8i の機能を使用する場合だけ出力されます。

### Date

ファイル作成日時（YYYY/MM/DD hh:mm:ss.nnnnnn）が出力されます。

- YYYY：西暦年，MM：月，DD：日
- hh：時，mm：分，ss：秒，nnnnnn：マイクロ秒

### DABroker Connect ID

データベース接続識別子が出力されます。

### Process ID

実行プロセス ID が出力されます。

### UserID

接続ユーザ ID が出力されます。

DABroker for Java で ORACLE の OS 認証機能を使用した場合は、「OS authority」となります。

### Client Name

UAP 名称が出力されます。名称が設定されていない場合は空白になります。

### (DB 別出力情報)

接続データベースによって異なる情報が出力されます。出力内容について、表 6-1 に示します。

表 6-1 接続データベースごとのトレース出力内容

接続データベース	出力内容	説明
HiRDB	PDHOST：	HiRDB 接続時の PDHOST の設定内容です。未設定の場合は、「Not Indicator」が出力されます。

接続データベース	出力内容	説明
	PDNAMEPORT :	HiRDB 接続時の PDNAMEPORT の設定内容です。未設定の場合は, "Not Indicator" が出力されます。
Oracle	SQLNET :	Oracle リスナー名が出力されます。未設定の場合は, "Not Indicator" が出力されます。
Database Connction Server	Access DataBase :	接続しているホスト DB 名称が出力されます。 VOS3 XDM RD E2 接続の場合 : VOS3 XDM/RD E2 VOS3 XDM SD E2 接続の場合 : VOS3 XDM/SD E2 VOS1 RDB1 E2 接続の場合 : VOS1 RDB1 E2 VOS1 PDMII E2 接続の場合 : VOS1 PDM2 E2 VOSK SQL/K 接続の場合 : VOSK SQL/K VOSK スプールファイル接続の場合 : VOSK SPOOL 未設定の場合 : Unknown DBMS
	Node Name :	データベース識別子の情報が出力されます。未設定の場合は, "Not Indicator" が出力されます。

#### Lang Mode

実行言語モードが出力されます。

#### THREAD-ID

実行スレッド ID が出力されます。

#### CID

カーソル番号が出力されます。

#### EVT

DABroker がデータベースに要求した処理の内容です。

出力するイベントの種類は任意に選択できます。

選択できるイベントについては、「6.4.1 データベースアクセストレース選択オプション」を参照してください。

また、拡張データベースアクセストレースで出力イベントの種類を変更すると、従来のデータベースアクセストレースの出力イベントの種類も変更されます。

すべてのイベント出力を OFF にした場合はヘッダだけが出力されます。

次のイベントは、既存のデータベースアクセストレースにはありません。また、イベント出力を一つでも ON にした場合、GET\_DIAG イベントの出力を抑止できません。

ATTACH：サーバとのアクセスパス作成要求を実行します。  
ATTRGET：ハンドル属性の取得要求を実行します。  
ATTRSET：ハンドル属性の設定要求を実行します。  
AUTOCOMOFF：AUTO COMMIT モードの解除要求を実行します。  
AUTOCOMON：AUTO COMMIT モードの設定要求を実行します。  
BIND：パラメタのバインド要求を実行します。  
CHARFORM：キャラクタセットフォームの取得要求を実行します。  
CHARID：キャラクタセット ID の取得要求を実行します。  
DEFINE：パラメタの定義要求を実行します。  
DESALLOC：記述子の領域確保を実行します。  
DESC\_OUT：前処理した SQL の出力情報を返します。  
DESC\_IN：前処理した SQL の入力情報を返します。  
DESCANY：オブジェクトの記述要求を実行します。  
DESFREE：記述子の領域解放を実行します。  
DETACH：データベースアクセスパス削除要求を実行します。  
ENVCREATE：環境作成要求を実行します。  
ERRGET：エラー情報取得要求を実行します。  
EXECDDIRECT：SQL の前処理後の実行処理です。  
GET\_DIAG：エラー詳細情報の取得処理を実行します。  
GETINFO：接続後の動作情報の取得要求を実行します。  
GETPIECE：ピース情報の取得要求を実行します。  
HDLALLOC：ハンドルの領域確保を実行します。  
HDLFREE：ハンドルの領域解放を実行します。  
LOBCLOSE：BFILE データのクローズ要求を実行します。  
LOBLEN：LOB データの長さ取得要求を実行します。  
LOBOPEN：BFILE データのオープン要求を実行します。  
LOBREAD：LOB データの読み込み要求を実行します。  
LOBWRITE：LOB データの書き込み要求を実行します。  
PARAMGET：パラメタ情報の取得要求を実行します。  
SESBEGIN：セッション開始要求を実行します。  
SESEND：セッション終了要求を実行します。  
SETINFO：接続後の動作情報の設定要求を実行します。  
SETPIECE：ピース情報の設定要求を実行します。

#### START-TIME

アクセス開始日時（YYYY/MM/DD hh:mm:ss.nnnnnn）が出力されます。

- YYYY：西暦年，MM：月，DD：日
- hh：時，mm：分，ss：秒，nnnnnn：マイクロ秒

#### END-TIME

アクセス終了日時（YYYY/MM/DD hh:mm:ss.nnnnnn）が出力されます。

- YYYY：西暦年，MM：月，DD：日
- hh：時，mm：分，ss：秒，nnnnnn：マイクロ秒

#### RETCODE

データベースから返されるリターンコードが出力されます。

#### BLOCKCNT

FETCH 時の行取得件数が出力されます。

#### HiRDB\_CONNECTION\_ID

##### (a)HiRDB サーバに接続する場合

コネクション ID (aaaa：bbbbbb：cccc) が出力されます。

- aaaa：フロントエンドサーバ名（HiRDB/Paraller Server 使用時），又はシングルサーバ（HiRDB/Single Server 使用時）
- bbbbbbb：aaaa で示すサーバの接続通番
- cccc：aaaa で示すサーバのプロセス ID，及びコネクション ID プロセス ID とコネクション ID は，HiRDB クライアントのバージョンが 07-01 以降で，サーバが HiRDB の場合だけ出力されます。HiRDB クライアントのバージョンが 07-01 未満で，サーバが HiRDB の場合は，ヘッダ（HiRDB\_CONNECTION\_ID）だけが出力され，コネクション ID は出力されません。なお，この情報は，CONNECT，COMMIT，ROLLBACK，PREPARE，EXECUTE，又は DIRECT を実行したときに，最新の情報に更新されます。

##### (b)HiRDB クライアント経由で XDM/RD E2 に接続する場合

コネクション ID (aaaa：bbbbbb：cccc) が出力されます。

- aaaa：JOB 名称
- bbbbbbb：コネクト通番
- cccc：サーバユーザ番号

この情報は，HiRDB クライアントのバージョンが 07-02 以降で，サーバが XDM/RD E2 11-00 以降，かつ，Database Connection Server05-00 以降の場合のみ出力されます。

この条件に満たない場合，ヘッダ（HiRDB\_CONNECTION\_ID）だけが出力され，コネクション ID は出力されません。なお，この情報は，CONNECT，COMMIT，ROLLBACK，PREPARE，EXECUTE，又は DIRECT を実行したときに，最新の情報に更新されます。

##### (SQL)

クライアントから要求のあった SQL の内容が出力されます。この項目は，必要に応じて出力されます。

## （５）ファイル名称

拡張データベースアクセストレースのファイルは、次のディレクトリに作成されます。

DABroker 運用ディレクトリ /spool/db\_access

拡張データベースアクセストレースのファイル名称は、次の規則に従います。

spdb\_XXXXXXXX\_YYYYYYYY\_ \* \* \* \* ZZZZZ.IIIIII

\* \* \* \* : 接続データベース名称

HiRDB の場合

HiRDB

Oracle8i 接続の場合

Oracle8i

Oracle7 の場合

Oracle7

Database Connection Server 経由メインフレーム系データベースの場合

DBS

注

DABroker for Java から Oracle8i の機能を使用する場合だけ出力されます。

XXXXXXXX : 実行プロセス ID

YYYYYYYY : データベース接続識別子

ZZZZZ : 識別順序番号

同じプロセス ID で、かつ同じデータベース接続識別子のファイルがある場合に、  
00000 から 32767 までの番号を付加します。

IIIII : ファイル拡張子

log : 最新のトレースファイル

logold : 1 世代前のトレースファイル

## （６）ファイルの運用方法

- 拡張データベースアクセストレースは、DABroker 動作環境定義ファイルで設定した行数を超える出力があった場合、現在のトレースファイルをバックアップファイルとして別名で保存します（バックアップファイルの名称については、「6.4.3(5) ファイル名称」参照）。トレース内容は、トレースファイルの先頭から再び出力します。
- バックアップファイルは 1 世代前までしか残しません。このため、既にバックアップファイルがあり、現在のトレースファイルが設定した行数を超えると、バックアップファイルを上書きします。バックアップファイルを保存する必要がある場合は、あらかじめ別のディレクトリに退避してください。
- トレースファイルは実行しているコネクションの数だけ作成されます。



- トレースファイルは自動的に削除されません。ユーザが不要になった時点で削除してください。
- ハードディスクの空き容量が十分でない場合、トレースの出力が停止されることがあります。

## 6.5 データベースアクセストレース （Windows）

---

ここでは、Windows の場合のデータベースアクセストレースについて説明します。

### 6.5.1 アクセストレース設定

アクセストレースに取得する情報の種類を選択するには、[ DABroker 動作環境設定 ] ダイアログボックスの [ 共通設定 ] タブから、[ アクセストレース ] ボタンを押して、[ アクセストレース設定 ] ダイアログボックスを表示します。アクセストレースを取得する場合は、[ アクセストレース設定 ] ダイアログボックスで、取得する情報の種類を必ず一つ以上 ON（チェックあり）にしてください。

拡張データベースアクセストレース機能使用時に出力できる項目については、「4.5.1(10)

拡張データベースアクセストレースを取得する（DABEXSQL\_TRC\_LINE）」を ON（チェックあり）にしておく必要があります。

取得できる情報の種類は次のとおりです。すべての情報の初期値は ON（チェックあり）です。

#### （1）CANCEL（DABSQL\_TRC\_CANCEL）

標準値

ON（チェックあり）

指定範囲

ON（チェックあり）又は OFF（チェックなし）

（ON：取得します OFF：取得しません）

説明

データベースアクセストレースに、DBMS に対する処理中断要求の情報を取得するかどうかを設定します。

#### （2）CLOSE（DABSQL\_TRC\_CLOSE）

標準値

ON（チェックあり）

指定範囲

ON（チェックあり）又は OFF（チェックなし）

（ON：取得します OFF：取得しません）

説明

データベースアクセストレースに、カーソルを閉じる要求の情報を取得するかどう

かを設定します。

### （３）COMMIT（DABSQL\_TRC\_COMMIT）

標準値

ON（チェックあり）

指定範囲

ON（チェックあり）又は OFF（チェックなし）

（ON：取得します OFF：取得しません）

説明

データベースアクセストレースに、トランザクションの正常終了、更新を有効にする要求の情報を取得するかどうかを設定します。

### （４）CONNECT（DABSQL\_TRC\_CONNECT）

標準値

ON（チェックあり）

指定範囲

ON（チェックあり）又は OFF（チェックなし）

（ON：取得します OFF：取得しません）

説明

データベースアクセストレースに、データベースとの接続要求の情報を取得するかどうかを設定します。

### （５）DECLARE（DABSQL\_TRC\_DECLARE）

標準値

ON（チェックあり）

指定範囲

ON（チェックあり）又は OFF（チェックなし）

（ON：取得します OFF：取得しません）

説明

データベースアクセストレースに、前処理した SELECT に対してカーソルを宣言する要求の情報を取得するかどうかを設定します。

### （６）DESCRIBE（DABSQL\_TRC\_DESCRIBE）

標準値

ON（チェックあり）

指定範囲

## 6. DABroker の障害対策（共通）

ON（チェックあり）又は OFF（チェックなし）  
（ON：取得します OFF：取得しません）

### 説明

データベースアクセストレースに，前処理した SQL の情報を取得する要求の情報を取得するかどうかを設定します。

## （7）DISCONNECT（DABSQL\_TRC\_DISCONNECT）

### 標準値

ON（チェックあり）

### 指定範囲

ON（チェックあり）又は OFF（チェックなし）  
（ON：取得します OFF：取得しません）

### 説明

データベースアクセストレースに，トランザクションを正常終了，切り離し要求の情報を取得するかどうかを設定します。

## （8）EXECUTE（DABSQL\_TRC\_EXECUTE）

### 標準値

ON（チェックあり）

### 指定範囲

ON（チェックあり）又は OFF（チェックなし）  
（ON：取得します OFF：取得しません）

### 説明

データベースアクセストレースに，前処理した SQL の実行要求の情報を取得するかどうかを設定します。

## （9）FETCH（DABSQL\_TRC\_FETCH）

### 標準値

ON（チェックあり）

### 指定範囲

ON（チェックあり）又は OFF（チェックなし）  
（ON：取得します OFF：取得しません）

### 説明

データベースアクセストレースに，行を読み込んでカーソルを進める要求の情報を取得するかどうかを設定します。

## （10）LOGGING（DABSQL\_TRC\_LOGGING）

### 標準値

ON（チェックあり）

### 指定範囲

ON（チェックあり）又は OFF（チェックなし）

（ON：取得します OFF：取得しません）

### 説明

データベースアクセストレースに LOGGING 要求の情報を取得するかどうかを設定します。

## （11）LOGLESS（DABSQL\_TRC\_LOGLESS）

### 標準値

ON（チェックあり）

### 指定範囲

ON（チェックあり）又は OFF（チェックなし）

（ON：取得します OFF：取得しません）

### 説明

データベースアクセストレースに LOGLESS 要求の情報を取得するかどうかを設定します。

## （12）PREPARE（DABSQL\_TRC\_PREPARE）

### 標準値

ON（チェックあり）

### 指定範囲

ON（チェックあり）又は OFF（チェックなし）

（ON：取得します OFF：取得しません）

### 説明

データベースアクセストレースに、SQL の前処理要求の情報を取得するかどうかを設定します。

## （13）ROLLBACK（DABSQL\_TRC\_ROLLBACK）

### 標準値

ON（チェックあり）

### 指定範囲

ON（チェックあり）又は OFF（チェックなし）

（ON：取得します OFF：取得しません）

説明

データベースアクセストレースに、トランザクションを取り消し、更新を無効にする要求の情報を取得するかどうかを設定します。

( 14 ) OPEN ( DABSQL\_TRC\_OPEN )

標準値

ON ( チェックあり )

指定範囲

ON ( チェックあり ) 又は OFF ( チェックなし )

( ON : 取得します OFF : 取得しません )

説明

データベースアクセストレースに、カーソルの位置付け要求の情報を取得するかどうかを設定します。

( 15 ) ATTACH ( DABSQL\_TRC\_ATTACH )

標準値

ON ( チェックあり )

指定範囲

ON ( チェックあり ) 又は OFF ( チェックなし )

( ON : 取得します OFF : 取得しません )

説明

データベースアクセストレースに、サーバとのアクセスパス作成要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

この設定項目は、DABroker for Java から Oracle8i の機能を使用する場合だけ有効です。

( 16 ) ATTRGET ( DABSQL\_TRC\_ATTRGET )

標準値

ON ( チェックあり )

指定範囲

ON ( チェックあり ) 又は OFF ( チェックなし )

( ON : 取得します OFF : 取得しません )

説明

データベースアクセストレースに、ハンドルの属性取得要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

この設定項目は、DABroker for Java から Oracle8i の機能を使用する場合だけ有効です。

### ( 17 )ATTRSET ( DABSQL\_TRC\_ATTRSET )

#### 標準値

ON ( チェックあり )

#### 指定範囲

ON ( チェックあり ) 又は OFF ( チェックなし )

( ON : 取得します OFF : 取得しません )

#### 説明

データベースアクセストレースに、ハンドルの属性設定要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

この設定項目は、DABroker for Java から Oracle8i の機能を使用する場合だけ有効です。

### ( 18 )BIND ( DABSQL\_TRC\_BIND )

#### 標準値

ON ( チェックあり )

#### 指定範囲

ON ( チェックあり ) 又は OFF ( チェックなし )

( ON : 取得します OFF : 取得しません )

#### 説明

データベースアクセストレースに、パラメタのバインド要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

### ( 19 )CHARFORM ( DABSQL\_TRC\_CHARFORM )

#### 標準値

ON ( チェックあり )

#### 指定範囲

ON ( チェックあり ) 又は OFF ( チェックなし )

( ON : 取得します OFF : 取得しません )

#### 説明

データベースアクセストレースに、キャラクタセットフォームの取得要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

この設定項目は、DABroker for Java から Oracle8i の機能を使用する場合だけ有効です。

## ( 20 ) CHARID ( DABSQL\_TRC\_CHARID )

### 標準値

ON ( チェックあり )

### 指定範囲

ON ( チェックあり ) 又は OFF ( チェックなし )

( ON : 取得します OFF : 取得しません )

### 説明

データベースアクセストレースに、キャラクタセット ID の取得要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

この設定項目は、DABroker for Java から Oracle8i の機能を使用する場合だけ有効です。

## ( 21 ) DEFINE ( DABSQL\_TRC\_DEFINE )

### 標準値

ON ( チェックあり )

### 指定範囲

ON ( チェックあり ) 又は OFF ( チェックなし )

( ON : 取得します OFF : 取得しません )

### 説明

データベースアクセストレースに、パラメタの定義要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

この設定項目は、DABroker for Java から Oracle8i の機能を使用する場合だけ有効です。

## ( 22 ) DESALLOC ( DABSQL\_TRC\_DESALLOC )

### 標準値

ON ( チェックあり )

### 指定範囲

ON ( チェックあり ) 又は OFF ( チェックなし )

( ON : 取得します OFF : 取得しません )

### 説明

データベースアクセストレースに、記述子の領域確保の情報を取得するかどうかを



設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

この設定項目は、DABroker for Java から Oracle8i の機能を使用する場合だけ有効です。

### ( 23 )DESCANY ( DABSQL\_TRC\_DESCANY )

標準値

ON ( チェックあり )

指定範囲

ON ( チェックあり ) 又は OFF ( チェックなし )

( ON : 取得します OFF : 取得しません )

説明

データベースアクセストレースに、オブジェクトの記述要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

この設定項目は、DABroker for Java から Oracle8i の機能を使用する場合だけ有効です。

### ( 24 )DESFREE ( DABSQL\_TRC\_DESFREE )

標準値

ON ( チェックあり )

指定範囲

ON ( チェックあり ) 又は OFF ( チェックなし )

( ON : 取得します OFF : 取得しません )

説明

データベースアクセストレースに、記述子の領域解放の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

この設定項目は、DABroker for Java から Oracle8i の機能を使用する場合だけ有効です。

### ( 25 )DETACH ( DABSQL\_TRC\_DETACH )

標準値

ON ( チェックあり )

指定範囲

ON ( チェックあり ) 又は OFF ( チェックなし )

( ON : 取得します OFF : 取得しません )

説明

データベースアクセストレースに、サーバとのアクセスパス削除要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

この設定項目は、DABroker for Java から Oracle8i の機能を使用する場合だけ有効です。

( 26 ) ENVCREATE ( DABSQL\_TRC\_ENVCREATE )

標準値

ON ( チェックあり )

指定範囲

ON ( チェックあり ) 又は OFF ( チェックなし )

( ON : 取得します OFF : 取得しません )

説明

データベースアクセストレースに、環境作成要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

この設定項目は、DABroker for Java から Oracle8i の機能を使用する場合だけ有効です。

( 27 ) ERRGET ( DABSQL\_TRC\_ERRGET )

標準値

ON ( チェックあり )

指定範囲

ON ( チェックあり ) 又は OFF ( チェックなし )

( ON : 取得します OFF : 取得しません )

説明

データベースアクセストレースに、エラー情報取得要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

この設定項目は、DABroker for Java から Oracle8i の機能を使用する場合だけ有効です。

( 28 ) GETPIECE ( DABSQL\_TRC\_GETPIECE )

標準値

ON ( チェックあり )

指定範囲

ON ( チェックあり ) 又は OFF ( チェックなし )

（ON：取得します OFF：取得しません）

#### 説明

データベースアクセストレースに、ピース情報取得要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

HiRDB 以外に接続している場合

この設定項目は、DABroker for Java からデータベースの機能を使用する場合だけ有効です。

トレースに、ピース情報取得要求の情報を取得するかどうかを設定します。

HiRDB に接続している場合

スカラ関数 POSITION 実行要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この情報は、クライアントが DABroker for Java で次の条件すべてを満たす場合に有効になります。

- 接続しているデータベースが HiRDB で、HiRDB のサーバとクライアントのバージョンが共に 07-01 以上
- DABroker for Java のバージョンが 02-12 以上
- DABroker が暗黙的に次の SQL を実行した場合  
SET 文を実行し、代入値にスカラ関数 POSITION を使用します。

### （29）HDLALLOC（DABSQL\_TRC\_HDLALLOC）

#### 標準値

ON（チェックあり）

#### 指定範囲

ON（チェックあり）又は OFF（チェックなし）

（ON：取得します OFF：取得しません）

#### 説明

データベースアクセストレースに、ハンドルの領域確保の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

この設定項目は、DABroker for Java から Oracle8i の機能を使用する場合だけ有効です。

### （30）HDLFREE（DABSQL\_TRC\_HDLFREE）

#### 標準値

ON（チェックあり）

#### 指定範囲

ON（チェックあり）又は OFF（チェックなし）

（ON：取得します OFF：取得しません）

説明

データベースアクセストレースに、ハンドルの領域解放の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

この設定項目は、DABroker for Java から Oracle8i の機能を使用する場合だけ有効です。

( 31 ) LOBCLOSE ( DABSQL\_TRC\_LOBCLOSE )

標準値

ON ( チェックあり )

指定範囲

ON ( チェックあり ) 又は OFF ( チェックなし )

( ON : 取得します OFF : 取得しません )

説明

データベースアクセストレースに、BFILE データのクローズ要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

この設定項目は、DABroker for Java から Oracle8i の機能を使用する場合だけ有効です。

( 32 ) LOBLEN ( DABSQL\_TRC\_LOBLEN )

標準値

ON ( チェックあり )

指定範囲

ON ( チェックあり ) 又は OFF ( チェックなし )

( ON : 取得します OFF : 取得しません )

説明

データベースアクセストレースに、LOB データの長さ取得要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

HiRDB 以外に接続している場合

この設定項目は、DABroker for Java からデータベースの機能を使用する場合だけ有効です。

トレースに、LOB データの長さ取得要求の情報を取得するかどうかを設定します。

HiRDB に接続している場合

スカラ関数 LENGTH 実行要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この情報は、クライアントが DABroker for Java で次の条件すべてに一致する

場合に有効になります。

- 接続しているデータベースが HiRDB で、HiRDB のサーバとクライアントのバージョンが共に 07-01 以上
- DABroker for Java のバージョンが 02-12 以上
- DABroker が暗黙的に次の SQL を実行した場合  
SET 文を実行し、代入値にスカラー関数 LENGTH を使用します。

### ( 33 ) LOBOPEN ( DABSQL\_TRC\_LOBOPEN )

標準値

ON ( チェックあり )

指定範囲

ON ( チェックあり ) 又は OFF ( チェックなし )

( ON : 取得します OFF : 取得しません )

説明

データベースアクセストレースに、BFILE データのオープン要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

この設定項目は、DABroker for Java から Oracle8i の機能を使用する場合だけ有効です。

### ( 34 ) LOBREAD ( DABSQL\_TRC\_LOBREAD )

標準値

ON ( チェックあり )

指定範囲

ON ( チェックあり ) 又は OFF ( チェックなし )

( ON : 取得します OFF : 取得しません )

説明

データベースアクセストレースに、LOB データの読み込み要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

HiRDB 以外に接続している場合

この設定項目は、DABroker for Java からデータベースの機能を使用する場合だけ有効です。

トレースに、LOB データの読み込み要求の情報を取得するかどうかを設定します。

HiRDB に接続している場合

スカラー関数 SUBSTR 実行要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この情報は、クライアントが DABroker for Java で、次の条件すべてに一致す

る場合に有効になります。

- 接続しているデータベースが HiRDB で、HiRDB のサーバとクライアントのバージョンが共に 07-01 以上
- DABroker for Java のバージョンが 02-12 以上
- DABroker が暗黙的に下記 SQL を実行した場合  
SET 文を実行し、代入値にスカラ関数 SUBSTR を使用します。

### ( 35 ) LOBWRIT ( DABSQL\_TRC\_LOBWRITE )

標準値

ON ( チェックあり )

指定範囲

ON ( チェックあり ) 又は OFF ( チェックなし )

( ON : 取得します OFF : 取得しません )

説明

データベースアクセストレースに、LOB データの書き込み要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

この設定項目は、DABroker for Java から Oracle8i の機能を使用する場合だけ有効です。

### ( 36 ) PARAMGET ( DABSQL\_TRC\_PARAMGET )

標準値

ON ( チェックあり )

指定範囲

ON ( チェックあり ) 又は OFF ( チェックなし )

( ON : 取得します OFF : 取得しません )

説明

データベースアクセストレースに、パラメタ情報取得要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

この設定項目は、DABroker for Java から Oracle8i の機能を使用する場合だけ有効です。

### ( 37 ) SESBEGIN ( DABSQL\_TRC\_SESBEGIN )

標準値

ON ( チェックあり )

指定範囲

ON ( チェックあり ) 又は OFF ( チェックなし )

（ON：取得します OFF：取得しません）

説明

データベースアクセストレースに、セッション開始要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

この設定項目は、DABroker for Java から Oracle8i の機能を使用する場合だけ有効です。

### （38）SESEND（DABSQL\_TRC\_SESEND）

標準値

ON（チェックあり）

指定範囲

ON（チェックあり）又は OFF（チェックなし）

（ON：取得します OFF：取得しません）

説明

データベースアクセストレースに、セッション終了要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

この設定項目は、DABroker for Java から Oracle8i の機能を使用する場合だけ有効です。

### （39）SETPIECE（DABSQL\_TRC\_SETPIECE）

標準値

ON（チェックあり）

指定範囲

ON（チェックあり）又は OFF（チェックなし）

（ON：取得します OFF：取得しません）

説明

データベースアクセストレースに、ピース情報設定要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

この設定項目は、DABroker for Java から Oracle8i の機能を使用する場合だけ有効です。

### （40）GETDIAG（DABSQL\_TRC\_GETDIAG）

標準値

ON（チェックあり）

指定範囲

ON（チェックあり）又は OFF（チェックなし）  
（ON：取得します OFF：取得しません）

説明

データベースアクセストレースに、エラー情報取得要求の情報を取得するかどうかを設定します。  
この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

( 41 ) AUTO COMMIT OFF ( DABSQL\_TRC\_AUTO\_COMMIT\_OFF )

標準値

ON（チェックあり）

指定範囲

ON（チェックあり）又は OFF（チェックなし）  
（ON：取得します OFF：取得しません）

説明

データベースアクセストレースに、AUTO COMMIT モード解除要求の情報を取得するかどうかを設定します。  
この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

( 42 ) AUTO COMMIT ON ( DABSQL\_TRC\_AUTO\_COMMIT\_ON )

標準値

ON（チェックあり）

指定範囲

ON（チェックあり）又は OFF（チェックなし）  
（ON：取得します OFF：取得しません）

説明

データベースアクセストレースに、AUTO COMMIT モード設定要求の情報を取得するかどうかを設定します。  
この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

( 43 ) GET INFO ( DABSQL\_TRC\_GET\_INFO )

標準値

ON（チェックあり）

指定範囲

ON（チェックあり）又は OFF（チェックなし）  
（ON：取得します OFF：取得しません）

説明



データベースアクセストレースに、接続後の動作情報取得要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

#### ( 44 ) SET INFO ( DABSQL\_TRC\_SET\_INFO )

標準値

ON ( チェックあり )

指定範囲

ON ( チェックあり ) 又は OFF ( チェックなし )

( ON : 取得します OFF : 取得しません )

説明

データベースアクセストレースに、接続後の動作情報設定要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

#### ( 45 ) EXECUTE DIRECT ( DABSQL\_TRC\_EXECUTE\_DIRECT )

標準値

ON ( チェックあり )

指定範囲

ON ( チェックあり ) 又は OFF ( チェックなし )

( ON : 取得します OFF : 取得しません )

説明

データベースアクセストレースに、SQL の前処理後に実行する要求の情報を取得するかどうかを設定します。

この設定項目は、拡張データベースアクセストレース機能使用時だけ有効です。

## 6.5.2 拡張データベースアクセストレース機能

### ( 1 ) 機能概要

拡張データベースアクセストレースでは、従来の DABroker のデータベースアクセストレースと比較して、次の機能が拡張されています。

- データベースへの接続ごと（接続から切断まで）にトレースを取得できます。
- データベース接続中でも、トレースファイルの参照やコピーができます。
- マルチスレッドでアプリケーションが動作している場合、データベースアクセスを実行したスレッドを特定できます。
- DABroker 動作環境定義ファイルの設定によって、出力するイベントの種類を選択できます。
- DABroker 動作環境定義ファイルの設定によって、ファイルの最大容量を設定できます。

す。トレース情報が最大容量を超える場合、最大 2 世代で取得ファイルを切り替えてトレースを取得できます。

## （２）適用範囲

拡張データベースアクセストレース機能は、次のような場合に有効です。

- データベースのアクセス中に障害が発生した場合、迅速に障害を切り分ける必要がある場合
- 24 時間稼働などのために、稼働中のアプリケーションを終了しないで障害を調査する必要がある場合
- マルチスレッド環境でアプリケーションが動作していて、スレッドごとのデータベースアクセス履歴を取得したい場合
- コネクションプーリングなどを使用していて、データベースへの接続ごとのデータベースアクセス履歴を取得する必要がある場合
- 障害の再現調査ができないため、常時トレースを取得する必要がある場合

## （３）DABroker 動作環境定義

拡張データベースアクセストレースを取得する設定は、DABroker 動作環境定義ファイルで設定します。

DABroker 動作環境定義ファイルでの設定方法については、「4.5 DABroker 環境設定項目」を参照してください。

## （４）出力形式

拡張データベースアクセストレースのファイル出力形式を次に示します。

### ヘッダ情報

```
*-----*
*- DataBase Access Information (DRV)           -*
*- Date   YYYY/MM/DD hh:mm:ss.nnnnnn         -*
*-----*
DABroker Connect ID      : AAAAA(BBBBB)
Process ID               : CCCCC
UserID                   : DDDDD
Client Name              : EEEEE
(DB別出力情報)
Lang Mode                : GGGGG
```

### 個々のトレース情報

```
THREAD-ID  CID    EVT    START-TIME  END-TIME  RETCODE
BLOCKCNT   HiRDB_CONNECTION_ID (SQL)SS...SS
```

### DRV

DABroker のデータベースアクセスドライバの種別に従い、次の識別子が出力されます。

HiRDB 接続の場合  
HiRDB Driver

## Oracle8i 接続の場合

ORACLE8i Driver （Oracle Call Interface 8i を使用）

## Oracle7 接続の場合

ORACLE7 Driver （Oracle Call Interface 7 を使用）

## ODBC3.0 接続の場合

ODBC30

Database Connection Server 経由メインフレーム系データベース接続の場合  
DBS

## 注

DABroker for Java から Oracle8i の機能を使用する場合だけ出力されます。

## Date

ファイル作成日時（YYYY/MM/DD hh:mm:ss.nnnnnnn）が出力されます。

- YYYY：西暦年，MM：月，DD：日
- hh：時，mm：分，ss：秒，nnnnnn：マイクロ秒

## DABroker Connect ID

データベース接続識別子が出力されます。

## Process ID

実行プロセス ID が出力されます。

## UserID

接続ユーザ ID が出力されます。

DABroker for Java で ORACLE の OS 認証機能を使用した場合は、「OS authority」となります。

## Client Name

UAP 名称が出力されます。名称が設定されていない場合は空白になります。

## (DB 別出力情報)

接続データベースによって異なる情報が出力されます。出力内容について、表 6-2 に示します。

表 6-2 接続データベースごとのトレース出力内容

接続データベース	出力内容	説明
HiRDB	PDHOST：	HiRDB 接続時の PDHOST の設定内容です。未設定の場合は、「Not Indicator」が出力されます。
	PDNAMEPORT：	HiRDB 接続時の PDNAMEPORT の設定内容です。未設定の場合は、「Not Indicator」が出力されます。

## 6. DABroker の障害対策（共通）

接続データベース	出力内容	説明
Oracle	SQLNET :	Oracle リスナー名が出力されます。未設定の場合は, "Not Indicator" が出力されます。
ODBC3.0	ODBC Data Source :	ODBC 設定のデータソース名が出力されます。未設定の場合は, "Not Indicator" が出力されます。
	ODBC Key Word :	ODBC 設定の接続情報が出力されます。未設定の場合は, "Not Indicator" が出力されます。
Database Connction Server	Access DataBase :	接続しているホスト DB 名称が出力されます。 VOS3 XDM RD E2 接続の場合 : VOS3 XDM/RD E2 VOS3 XDM SD E2 接続の場合 : VOS3 XDM/SD E2 VOS1 RDB1 E2 接続の場合 : VOS1 RDB1 E2 VOS1 PDMII E2 接続の場合 : VOS1 PDM2 E2 VOSK SQL/K 接続の場合 : VOSK SQL/K VOSK スプールファイル接続の場合 : VOSK SPOOL 未設定の場合 : Unknown DBMS
	Node Name :	データベース識別子の情報が出力されます。未設定の場合は, "Not Indicator" が出力されます。

### Lang Mode

実行言語モードが出力されます。

### THREAD-ID

実行スレッド ID が出力されます。

### CID

カーソル番号が出力されます。

### EVT

DABroker がデータベースに要求した処理の内容です。

出力するイベントの種類は任意に選択できます。

選択できるイベントについては,「4.5.1(9) データベースアクセストレースの取得 (DABSQL\_TRCSIZE)」を参照してください。ただし, データベースアクセストレースを取得していない場合は, DABroker 動作環境定義ファイルを直接編集します。また, 拡張データベースアクセストレースで出力イベントの種類を変更すると, 従来のデータベースアクセストレースの出力イベントの種類も変更されます。

すべてのイベント出力を OFF にした場合はヘッダだけが出力されます。

次のイベントは、既存のデータベースアクセストレースにはありません。また、イベント出力を一つでも ON にした場合、GET\_DIAG イベントの出力を抑止できません。

ATTACH：サーバとのアクセスパス作成要求を実行します。

ATTRGET：ハンドル属性の取得要求を実行します。

ATTRSET：ハンドル属性の設定要求を実行します。

AUTOCOMOFF：AUTO COMMIT モードの解除要求を実行します。

AUTOCOMON：AUTO COMMIT モードの設定要求を実行します。

BIND：パラメタのバインド要求を実行します。

CHARFORM：キャラクタセットフォームの取得要求を実行します。

CHARID：キャラクタセット ID の取得要求を実行します。

DEFINE：パラメタの定義要求を実行します。

DESALLOC：記述子の領域確保を実行します。

DESC\_OUT：前処理した SQL の出力情報を返します。

DESC\_IN：前処理した SQL の入力情報を返します。

DESCANY：オブジェクトの記述要求を実行します。

DESFREE：記述子の領域解放を実行します。

DETACH：データベースアクセスパス削除要求を実行します。

ENVCREATE：環境作成要求を実行します。

ERRGET：エラー情報取得要求を実行します。

EXECDIRECT：SQL の前処理後の実行処理です。

GET\_DIAG：エラー詳細情報の取得処理を実行します。

GETINFO：接続後の動作情報の取得要求を実行します。

GETPIECE：ピース情報の取得要求を実行します。

HDLALLOC：ハンドルの領域確保を実行します。

HDLFREE：ハンドルの領域解放を実行します。

LOBCLOSE：BFILE データのクローズ要求を実行します。

LOBLEN：LOB データの長さ取得要求を実行します。

LOBOPEN：BFILE データのオープン要求を実行します。

LOBREAD：LOB データの読み込み要求を実行します。

LOBWRITE：LOB データの書き込み要求を実行します。

PARAMGET：パラメタ情報の取得要求を実行します。

SESBEGIN：セッション開始要求を実行します。

SESEND：セッション終了要求を実行します。

SETINFO：接続後の動作情報の設定要求を実行します。

SETPIECE：ピース情報の設定要求を実行します。

#### START-TIME

アクセス開始日時 (YYYY/MM/DD hh:mm:ss.nnnnnn) が出力されます。

## 6. DABroker の障害対策（共通）

- YYYY：西暦年，MM：月，DD：日
- hh：時，mm：分，ss：秒，nnnnnn：マイクロ秒

### END-TIME

アクセス終了日時（YYYY/MM/DD hh:mm:ss.nnnnnn）が出力されます。

- YYYY：西暦年，MM：月，DD：日
- hh：時，mm：分，ss：秒，nnnnnn：マイクロ秒

### RETCODE

データベースから返されるリターンコードが出力されます。

### BLOCKCNT

FETCH 時の行取得件数が出力されます。

### HiRDB\_CONNECTION\_ID

コネクション ID（aaaa：bbbb：cccc）が出力されます。

- aaaa：フロントエンドサーバ名（HiRDB/Parallel Server 使用時），又はシングルサーバ（HiRDB/Single Server 使用時）
- bbbb：aaaa で示すサーバの接続通番
- cccc：aaaa で示すサーバのプロセス ID，及びコネクション ID  
プロセス ID とコネクション ID は，HiRDB クライアントのバージョンが 07-01 以降で，サーバが HiRDB の場合だけ出力されます。HiRDB クライアントのバージョンが 07-01 未満で，サーバが HiRDB の場合は，ヘッダ（HiRDB\_CONNECTION\_ID）だけが出力され，コネクション ID は出力されません。また，サーバが XDM/RD の場合は，ヘッダ（HiRDB\_CONNECTION\_ID），及びコネクション ID は出力されません。なお，この情報は，CONNECT，COMMIT，ROLLBACK，PREPARE，EXECUTE，又は DIRECT を実行したときに，最新の情報に更新されます。

### (SQL)

クライアントから要求のあった SQL の内容が出力されます。この項目は，必要に応じて出力されます。

### (Windows QueryPerformance Counter)

高分解パフォーマンス情報が表示されます。

## （5）ファイル名称

拡張データベースアクセストレースのファイルは，次のディレクトリに作成されます。

DABroker 運用ディレクトリ ¥spool¥db\_access

拡張データベースアクセストレースのファイル名称は，次の規則に従います。

spdb\_XXXXXXXX\_YYYYYYYY\_ \* \* \* \* ZZZZ.IIIIII

\*\*\*\*：接続データベース名称

HiRDB の場合

HiRDB

Oracle8i 接続の場合

Oracle8i

Oracle7 の場合

Oracle7

ODBC3.0 の場合

ODBC30

Database Connection Server 経由メインフレーム系データベースの場合

DBS

注

DABroker for Java から Oracle8i の機能を使用する場合だけ出力されます。

XXXXXXXX：実行プロセス ID

YYYYYYYY：データベース接続識別子

ZZZZZ：識別順序番号

同じプロセス ID で、かつ同じデータベース接続識別子のファイルがある場合に、  
00000 から 32767 までの番号を付加します。

IIIIII：ファイル拡張子

log：最新のトレースファイル

logold：1 世代前のトレースファイル

## （6）ファイルの運用方法

- 拡張データベースアクセストレースは、DABroker 動作環境定義ファイルで設定した行数を超える出力があった場合、現在のトレースファイルをバックアップファイルとして別名で保存します（バックアップファイルの名称については、「6.5.2(5) ファイル名称」参照）。トレース内容は、トレースファイルの先頭から再び出力します。
- バックアップファイルは 1 世代前までしか残しません。このため、既にバックアップファイルがあり、現在のトレースファイルが設定した行数を超えると、バックアップファイルを上書きします。バックアップファイルを保存する必要がある場合は、あらかじめ別のディレクトリに退避してください。
- トレースファイルは実行しているコネクションの数だけ作成されます。
- トレースファイルは自動的に削除されません。ユーザが不要になった時点で削除してください。
- ハードディスクの空き容量が十分でない場合、トレースの出力が停止されることがあります。

## 6.6 エラートレース機能

---

### 6.6.1 機能概要

エラートレース機能は、次の場合に DABroker のエラー情報をログファイルに出力します。

- リモートアクセス時にエラーが発生した場合
- DABroker Driver for Java(TM) Technology を使用したアクセス時にエラーが発生した場合

エラートレース機能で出力する情報を次に示します。

- エラーメッセージ
- データベース接続情報
- エラーが発生する前に要求を受けた情報
- 前回コミット、又はロールバックを実行した時間
- SQL 文の実行要求処理中の場合は、実行中のカーソルでの要求ごとの履歴情報

### 6.6.2 適用範囲

エラートレース機能は、エラー発生時の原因調査をするような場合に有効です。

### 6.6.3 出力形式

DABroker エラーログのファイル出力形式を次に示します。

履歴情報は、エラー発生時に履歴が存在する情報だけ出力されます。

#### (1) エラー事象

出力形式

YYYY/MM/DD hh:mm:ss.ssssss TID=AAAA SS..SS

YYYY/MM/DD hh:mm:ss.ssssss

エラー発生日時が出力されます。

- YYYY：西暦年，MM：月，DD：日
- hh：時，mm：分，ss：秒，ssssss：マイクロ秒

AAAA

エラー発生スレッド ID（16 進数値）が出力されます。

SS...SS

エラーメッセージが出力されます。



## (2) データベース接続情報

## 出力形式

```
YYYY/MM/DD hh:mm:ss.ssssss PID=BBBB InitID=CCCC ConID=DDDD
CName=EEEE DBID=FFFF CID=GGGG(HHHH,IIII)
```

```
YYYY/MM/DD hh:mm:ss.ssssss
```

データベース接続日時が出力されます。ただし、データベースと接続していない場合は、"----/--/-- --:--:--.-----" が出力されます。

- YYYY：西暦年，MM：月，DD：日
- hh：時，mm：分，ss：秒，sssss マイクロ秒

```
BBBB
```

プロセス ID (10 進数値) が出力されます。

```
CCCC
```

DABroker 接続 ID (16 進数値) が出力されます。

```
DDDD
```

データベース接続識別子 (16 進数値) が出力されます。

```
EEEE
```

UAP 名称が出力されます。ただし、名称なしの場合は空白となります。

```
FFFF
```

データベース ID (10 進数値) が出力されます。

出力されるデータベース ID を次に示します。

1：HiRDB

2：Oracle7

4：VOS3 XDM/RD

5：VOS1 RDB1 E2

6：VOSK SQL/K

7：Oracle8i

68：VOS3 XDM/RD

69：VOS1 RDB1 E2

70：VOSK SQL/K

74：VOS3 XDM/SD

75：VOS1 PDM II E2

76：VOSK スプールファイル

注

Database Connection Server 経由

GGGG

実行中カーソル ID（10 進数値）が出力されます。

HHHH,IIII

保守用情報が出力されます。

### （3）履歴情報

出力形式

START-TIME	EXEC-TIME	TID	COUNT	REQ-CODE
DATA				
YYYY/MM/DD hh:mm:ss.ssssss	mmmm:ss.ssssss	JJJJJJJJ	KKKKKKKK	LLLL
MMMM NNNNNNNN	OOOOOOOO	PP..PP		

履歴情報は、履歴種別によって出力される情報の意味が変わります。履歴種別を次に示します。

履歴種別（MMMM）

大きくわけて次の 3 種類に分類されます。

- 共通履歴情報
  - NOW：実行中の情報
  - OLD：一つ前の要求の情報
- SQL 文の実行要求時に指定されたカーソルの履歴情報
  - PRE：SQL PREPARE 処理
  - EXE：SQL EXECUTE 処理
  - FET1：SQL FETCH 処理初回
  - FET：SQL FETCH 処理
  - CLS：SQL CLOSE 処理
- コミット / ロールバック情報
  - CMT：コミット処理
  - RBK：ロールバック処理

共通情報

START-TIME：要求開始日時

EXEC-TIME：要求実行時間

FET1 の場合は、最初の 1 件を検索した時間

FET の場合は、FETCH 処理の累計実行時間

TID：要求実行スレッド ID（16 進数値）

CMT、RBK の場合は、空欄

COUNT：コネクト要求からの累計要求カウント数（16 進数値）

FET の場合は、SQL 文実行時の FET の要求回数

0xFFFFFFFF を超えた場合は、0 から循環します。

REQ-CODE :

LLLL : 要求コード (10 進数値)

「7.5.2 要求コード / 応答コード」を参照してください。

MMMM : 履歴種別

DATA :

NNNNNNNN : 情報 1 (16 進数値)

OOOOOOOO : 情報 2 (16 進数値)

PP.PP : 詳細情報 (任意文字列)

詳細を表 6-3 に示します。

表 6-3 各履歴種別による DATA 内容

履歴種別 (MMMM)	情報 1 (NNNNNNNN)	情報 2 (OOOOOOOO)	詳細情報 (P.PP)
PRE	検索カラム数	? パラメタ定義数	SQL の先頭 16 バイト (マルチバイト文字 コードの途中の場合は その文字は出力しませ ん)
EXE	SQL 実行件数	? パラメタ指定数	非表示
FET1	要求時検索件数	最大検索件数	非表示
FET	累計検索件数	要求時検索件数	非表示
CLS	0 固定	0 固定	非表示
CMT	非表示		
RBK	非表示		
NOW	今回の要求コードで取 得した情報		
OLD	前回の要求コードで取 得した情報		

注

INSERT , UPDATE , DELETE 実行時の件数

## 6.6.4 出力例

### (1) コネクト時にエラーになった場合

```

2004/05/07 13:30:09.555000 TID=4040 KFPAl1561-E Specified
authorization identifier has no connect privilege
----/--/-- --:--:--.----- PID=1296 InitID=701 ConID=0
CName=DABLIBAP DBID=1 CID=0(0,0)
START-TIME          EXEC-TIME      TID      COUNT    REQ-CODE  DATA
2004/05/07 13:30:09.195000    0:00.350000  4040          1 1002 NOW
00000000 00000000

```

## (2) 最初の SQL 文の実行要求時にエラーになった場合

```

2004/05/07 13:30:25.478000 TID=1812 KFPAl1204-E Table/index HS5."A"
not found in system
2004/05/07 13:30:21.232000 PID=1752 InitID=701 ConID=10701
CName=DABLIBAP DBID=1 CID=1(0,0)
START-TIME          EXEC-TIME      TID      COUNT    REQ-CODE  DATA
2004/05/07 13:30:25.438000    0:00.040000  1812    FFFFFFFF  1021 NOW
00000000 00000000
select * from a2004/05/07 13:30:21.232000    0:00.280000  1812
1 1002 OLD  00000000 00000000

```

## (3) FETCH 要求が 2 回以上となる SQL 文を実行した後にエラーとなった場合

```

2004/05/07 13:31:04.324000 TID=1812 KFPAl1204-E Table/index HS5."B"
not found in system
2004/05/07 13:30:21.232000 PID=1752 InitID=701 ConID=10701
CName=DABLIBAP DBID=1 CID=1(0,0)
START-TIME          EXEC-TIME      TID      COUNT    REQ-CODE  DATA
2004/05/07 13:31:04.304000    0:00.010000  1812                e 1021 NOW
00000000 00000000select * from b
2004/05/07 13:30:57.745000    0:00.040000  1812                d 1004 OLD
00000000 00000000
2004/05/07 13:30:41.892000    0:00.040000  1812                8 1021 PRE
00000009 00000000
SELECT * FROM "H
2004/05/07 13:30:41.942000    0:00.020000  1812                9 1022 EXE
00000000 00000000
2004/05/07 13:30:42.022000    0:00.140000  1812                a 1023
FET1 00006eb3 00000000
2004/05/07 13:30:50.905000    0:06.549000  1812                2 1023 FET
0000c350 0000549d
2004/05/07 13:30:57.745000    0:00.000000  1812                c 1024 CLS
00000000 00000000
2004/05/07 13:30:57.745000    0:00.040000                d 1004 CMT
2004/05/07 13:30:25.488000    0:00.040000                3 1005 RBK

```

## (4) FETCH 要求が 1 回で終了する SQL 文を実行した後にエラーとなった場合

```

2004/05/07 13:31:25.645000 TID=1812 KFPAl1204-E Table/index HS5."C"
not found in system
2004/05/07 13:30:21.232000 PID=1752 InitID=701 ConID=10701
CName=DABLIBAP DBID=1 CID=1(0,0)
START-TIME          EXEC-TIME      TID      COUNT    REQ-CODE  DATA
2004/05/07 13:31:25.635000    0:00.010000  1812                19 1021 NOW
00000000 00000000
select * from c
2004/05/07 13:31:19.015000    0:00.010000  1812                18 1004 OLD
00000000 00000000
2004/05/07 13:31:18.815000    0:00.020000  1812                14 1021 PRE
00000009 00000000
SELECT * FROM "H
2004/05/07 13:31:18.835000    0:00.020000  1812                15 1022 EXE

```

```

00000000 00000000
2004/05/07 13:31:18.895000      0:00.050000  1812          16 1023
FET1 0000014d 00000000
2004/05/07 13:31:18.875000      0:00.070000  1812          1 1023 FET
0000014d 0000014d
2004/05/07 13:31:19.015000      0:00.000000  1812         17 1024 CLS
00000000 00000000
2004/05/07 13:31:19.015000      0:00.010000          18 1004 CMT
2004/05/07 13:31:04.324000      0:00.010000          f 1005 RBK

```

#### ( 5 ) INSERT 文実行時 ? パラメタの数がアンマッチとなった場合 ( EXECUTE 複数回実行後 )

```

2004/05/07 15:37:16.773000 TID=1712 KFPA11313-E Number of variables
not equal to number of parameters
2004/05/07 15:35:48.966000 PID=584 InitID=701 ConID=10701
CName=Select_load DBID=1 CID=1(1,0)
START-TIME          000 EXEC-TIME      TID      COUNT    REQ-CODE  DATA
2004/05/07 15:37:16.733000      0:00.030000  1712          7 1022 NOW
00000000 00000001
2004/05/07 15:36:18.369000      0:00.000000  1712          6 1022 OLD
00000001 00000002
2004/05/07 15:35:59.191000      0:00.281000  1712          2 1021 PRE
00000000 00000002
INSERT INTO "HS・
2004/05/07 15:36:18.369000      0:00.000000  1712          6 1022 EXE
00000001 00000002

```

#### ( 6 ) CLOSE 要求を 2 回連続して発行した場合

```

2004/05/07 16:00:39.720000 TID=1040 KFDB010TD-E 要求コードのシーケンス
エラーが発生しました。[RequestCode=1024-1024]
2004/05/07 15:58:25.727000 PID=4164 InitID=701 ConID=10701
CName=Select_load DBID=1 CID=1(4,0)
START-TIME          EXEC-TIME      TID      COUNT    REQ-CODE  DATA
2004/05/07 16:00:39.700000      0:00.020000  1040          6 1024 NOW
00000000 00000000
2004/05/07 15:58:30.755000      0:00.000000  1040          5 1024 OLD
00000000 00000000
2004/05/07 15:58:26.749000      0:00.000000  1040          2 1021 PRE
00000009 00000000
SELECT * FROM "H2004/05/07 15:58:26.749000      0:00.000000  1040
3 1022 EXE 00000000 00000000
2004/05/07 15:58:26.759000      0:00.030000  1040          4 1023
FET1 0000014d 00000000
2004/05/07 15:58:26.759000      0:00.030000  1040          1 1023 FET
0000014d 0000014d
2004/05/07 15:58:30.755000      0:00.000000  1040          5 1024 CLS
00000000 00000000

```

### 6.6.5 ファイル名称

エラートレースファイルは、次のディレクトリに作成されます。

DABroker 運用ディレクトリ /spool

DABroker エラーログのファイル名称は、次のようになります。

- dabevttrcerr1：ログ出力用ファイル
- dabevttrcerr2：バックアップ用ファイル
- dabevttrcerr1.lock：ワークファイル

### 6.6.6 ファイルの運用方法

- dabevttrcerr1 ファイルのサイズが 512 キロバイトを超えている場合にログを出力すると、dabevttrcerr1 ファイルをバックアップ用ファイル（dabevttrcerr2）に名称を変更した後、新規作成した dabevttrcerr1 ファイルにログを出力します。
- バックアップ用ファイルは 1 世代前までだけ残せます。バックアップファイルを保存する必要がある場合は、あらかじめ別のディスクに退避してください。
- ハードディスクの空き容量が十分でない場合、ログの出力を停止します。

# 7

## メッセージ（共通）

この章では，DABroker が出力するメッセージの要因，システムでの処理，及びユーザが取る対処を説明します。

---

7.1 メッセージの出力先

---

7.2 メッセージの形式及び注意事項

---

7.3 メッセージ一覧

---

7.4 エラーコードとメッセージの対応

---

7.5 メッセージ中に出力されるコード

---

## 7.1 メッセージの出力先

---

DABroker が発行するメッセージは、次のどれかに出力されます。

### UNIX の場合

- サーバの標準エラー出力
- クライアント
- コンソール（/dev/console）
- Linux の場合のシステムログ（/var/log）
- HP-UX の場合のシステムログ（/var/adm/syslog/syslog.log）
- AIX の場合のシステムログ（/var/adm/ras）
- メッセージログ（DABroker 運用ディレクトリ /spool/dabsv.log，及び dabsv.logold）

### Windows の場合

- クライアント
- メッセージダイアログボックス
- イベントログ（Windows のイベントビューア）
- メッセージログ（DABroker 運用ディレクトリ %spool%dabsv.log，及び dabsv.logold）

このメッセージログは、イベントログビューア（プログラムフォルダに登録された [DABroker] から [ イベントログビューア ] を選択して起動すると表示されるダイアログボックス）で参照できます。

出力されたメッセージの要因，システムでの処理，及びユーザが取る対処を知る場合は，「7.3 メッセージ一覧」で該当するメッセージを探してください。「7.3 メッセージ一覧」では，DABroker が発行するメッセージを，メッセージ ID によって昇順に記載しています。



## 7.2 メッセージの形式及び注意事項

### 7.2.1 メッセージの形式

このマニュアルでは、メッセージを次の形式で説明します。

「KFDBnnnnn - m: メッセージテキスト」

KFDBnnnnn - m

メッセージ ID

KFDB

DABroker のメッセージであることを示します。

nnnnn

メッセージの通し番号を示します。

m

メッセージの種別を示します。

E: エラー

DABroker が正常に動作できないような障害の発生を通知するメッセージです。

I: インフォメーション

DABroker の動作を報告するメッセージです。

W: ワーニング

DABroker の処理で、ユーザに警告が必要な事象が発生したことを通知するメッセージです。

Q: クエスチョン

ユーザに応答を求めるメッセージです。

メッセージテキスト

メッセージの内容です。出力先に出力されるのは、メッセージ ID と、このメッセージテキストです。メッセージテキストは、上段に日本語、中段に 02-01 以前で出力される英語、下段に 02-02 以降で出力される英語を併記しています。

要因: メッセージが出力された原因を示します。

処理: メッセージが出力されたときにシステムの処理を示します。

対処: メッセージが出力されたときにユーザが取るべき処置を示します。

### 7.2.2 注意事項

- コンソールやメッセージログファイルには、サーバ又はクライアントの標準エラー出力に出力されないメッセージも出力されます。ただし、コンソールやメッセージログファイルには出力されずに、サーバ又はクライアントの標準エラー出力にだけ出力されるメッセージもあります。
- 「保守員に連絡してください」とは、システム管理者が、ご購入契約に基づくお問い合わせ窓口で連絡することを示します。保守員に連絡する場合、「6. DABroker の障害

## 7. メッセージ（共通）

対策（共通）」に示した手順で、障害情報を取得してください。

- 「保守用情報」、「エラー番号」及び「シグナル番号」は、保守員が使用するコードです。
- データベース側で発行されたメッセージについては、各 DBMS のマニュアルを参照してください。
- 可変情報に表示する情報がない場合「\*」を表示することがあります。
- ファイル名など、可変情報に表示する情報が長い場合、先頭 79 バイトだけを表示し、残りは切り捨てます。

## 7.2.3 Windows を使用している場合の注意事項

### （１）環境変数

出力されたメッセージの内容に「DABroker 動作環境定義ファイルの環境変数」といった記述がある場合は、Windows 環境では、環境設定ユーティリティで設定する項目を指します。環境変数と環境設定ユーティリティの対応を表 7-1 に示します。

環境設定ユーティリティ及び項目の詳細については、「4.4 DABroker 環境設定」及び「4.5 DABroker 環境設定項目」を参照してください。

表 7-1 環境変数と環境設定ユーティリティの項目の対応表

環境変数名	環境設定ユーティリティで対応する項目
DABTMP	作業ディレクトリ
DABSVLOGSIZE	ログファイルサイズ [ dabsv.log ]
DABDBA_TIMEOUT	データベースアクセス処理終了待ちタイムアウト
DABSELECTCOLCNT	表検索カラム数
DABSELECTINFCNT	更新・検索条件カラム数
DABORACLE_TYPE	使用する ORACLE のバージョン
DABSQL_HiRDB_DICTIONARY_DATATYPE	HiRDB のディクショナリ表のデータ属性
DAB_HIRDB_DBINF_ESC	HiRDB 環境変数区切り文字
DABSQL_TRCSIZE	アクセストレースを取得する
DABSQL_TRC_CANCEL	CANCEL（アクセストレースの種類）
DABSQL_TRC_CLOSE	CLOSE（アクセストレースの種類）
DABSQL_TRC_COMMIT	COMMIT（アクセストレースの種類）
DABSQL_TRC_CONNECT	CONNECT（アクセストレースの種類）
DABSQL_TRC_DECLARE	DECLARE（アクセストレースの種類）
DABSQL_TRC_DESCRIBE	DESCRIBE（アクセストレースの種類）
DABSQL_TRC_DISCONNECT	DISCONNECT（アクセストレースの種類）
DABSQL_TRC_EXECUTE	EXECUTE（アクセストレースの種類）

環境変数名	環境設定ユーティリティで対応する項目
DABSQL_TRC_FETCH	FETCH (アクセストレースの種類)
DABSQL_TRC_LOGGING	LOGGING (アクセストレースの種類)
DABSQL_TRC_LOGLESS	LOGLESS (アクセストレースの種類)
DABSQL_TRC_PREPARE	PREPARE (アクセストレースの種類)
DABSQL_TRC_ROLLBACK	ROLLBACK (アクセストレースの種類)
DABSQL_TRC_OPEN	OPEN (アクセストレースの種類)
DABSQL_TRC_ATTACH	ATTACH (アクセストレースの種類)
DABSQL_TRC_ATTRGET	ATTRGET (アクセストレースの種類)
DABSQL_TRC_ATTRSET	ATTRSET (アクセストレースの種類)
DABSQL_TRC_BIND	BIND (アクセストレースの種類)
DABSQL_TRC_CHARFORM	CHARFORM (アクセストレースの種類)
DABSQL_TRC_CHARID	CHARID (アクセストレースの種類)
DABSQL_TRC_DEFINE	DEFINE (アクセストレースの種類)
DABSQL_TRC_DESALLOC	DESALLOC (アクセストレースの種類)
DABSQL_TRC_DESCANY	DESCANY (アクセストレースの種類)
DABSQL_TRC_DESFREE	DESFREE (アクセストレースの種類)
DABSQL_TRC_DETACH	DETACH (アクセストレースの種類)
DABSQL_TRC_ENVCREATE	ENVCREATE (アクセストレースの種類)
DABSQL_TRC_ERRGET	ERRGET (アクセストレースの種類)
DABSQL_TRC_GETPIECE	GETPIECE (アクセストレースの種類)
DABSQL_TRC_HDLALLOC	HDLALLOC (アクセストレースの種類)
DABSQL_TRC_HDLFREE	HDLFREE (アクセストレースの種類)
DABSQL_TRC_LOBCLOSE	LOBCLOSE (アクセストレースの種類)
DABSQL_TRC_LOBLEN	LOBLEN (アクセストレースの種類)
DABSQL_TRC_LOBOPEN	LOBOPEN (アクセストレースの種類)
DABSQL_TRC_LOBREAD	LOBREAD (アクセストレースの種類)
DABSQL_TRC_LOBWRITE	LOBWRITE (アクセストレースの種類)
DABSQL_TRC_PARAMGET	PARAMGET (アクセストレースの種類)
DABSQL_TRC_SESBEGIN	SESBEGIN (アクセストレースの種類)
DABSQL_TRC_SESEND	SESEND (アクセストレースの種類)
DABSQL_TRC_SETPIECE	SETPIECE (アクセストレースの種類)
DABSQL_TRC_GETDIAG	GETDIAG (アクセストレースの種類)
DABSQL_TRC_AUTO_COMMIT_OFF	AUTO_COMMIT_OFF (アクセストレースの種類)

## 7. メッセージ（共通）

環境変数名	環境設定ユーティリティで対応する項目
DABSQL_TRC_AUTO_COMMIT_ON	AUTO_COMMIT_ON（アクセストレースの種類）
DABSQL_TRC_GET_INFO	GET_INFO（アクセストレースの種類）
DABSQL_TRC_SET_INFO	SET_INFO（アクセストレースの種類）
DABSQL_TRC_EXECUTE_DIRECT	EXECUTE_DIRECT（アクセストレースの種類）
DABCLIENT_TIMEOUT	クライアントからの要求待ちタイムアウト
DABMAXUSERS	最大接続ユーザ数
DABDBANUMBER	同時実行可能なデータベースアクセス数
DABMAXBLOCKUSERS	1 プロセスあたりの実行ユーザ数
DABMAXPROCESS	最大処理プロセス数
DABHIRDBA_BLOBBUFSIZE	BLOB 型データ受取バッファサイズ (HiRDB)
DABORADBA_LONGBUFSIZE	LONG 型データ受取バッファサイズ (ORACLE)
DABODBC30_LONGBUFSIZE	LONG 型データ受取バッファサイズ (ODBC3.0)
DABDBSDBA_BLOBBUFSIZE	BLOB 型データ受取バッファサイズ (Database Connection Server)
DABLANGMODE	漢字コードセット
DABKEEPALIVE	TCP/IP 通信時キープアライブを監視する
DABIPCONVERT	IP アドレスからホスト名へ変換する
DABTCP_TRCSIZE	通信トレースを取得する
DAB_DBS_HOST	接続先ホスト名または IP アドレス (Database Connection Server 接続設定)
DAB_DBS_PORT	接続先サービス名またはポート番号 (Database Connection Server 接続設定)
DAB_DBS_SEND_BUFFER_SIZE	送信バッファサイズ (Database Connection Server 接続設定)
DAB_DBS_RECEIVE_BUFFER_SIZE	受信バッファサイズ (Database Connection Server 接続設定)
DAB_XA_ERROR	XA トレースを取得する

### （2）接続先データベース定義

出力されたメッセージの内容に「接続先データベース定義ファイルの設定」といった記述がある場合は、接続先データベース定義ユーティリティで設定することを指します。

接続先データベース定義ユーティリティ、及び項目の詳細については、「4.6 DABroker 接続先データベース定義」を参照してください。

### （3）コネクションマルチ定義

出力されたメッセージの内容に「コネクションマルチ定義ファイルの設定」といった記

述がある場合は、コネクションマルチ定義ユティリティで設定することを指します。

コネクションマルチ定義ユティリティ、及び項目の詳細については、「4.7 DABroker コネクションマルチ定義 ( Database Connection Server 経由の DB アクセス定義 )」を参照してください。

## 7.3 メッセージ一覧

---

### KFDB001CM-E

---

メモリが不足しているため、処理に必要な領域が確保できません。[errno=XXXX]

Cannot allocate memory area because of insufficient memory. [errno=XXXX]

**XXXX:** エラー番号

**要因**

メモリ不足が発生しました。

**処理**

コネクションマルチ通信処理プロセスを終了します。

**対処**

DABroker で実行中のほかの処理が終了してから、再実行してください。

### KFDB002CM-E

---

システムコールでエラーが発生しました。[XXXX() errno= YYYYY]

An error occurred in a system call. [XXXX() errno=YYYYY]

**XXXX :** システムコール関数名

**YYYY :** エラー番号

**要因**

OS のシステムコール関数でエラーが発生しました。

**処理**

コネクションマルチ通信処理プロセスを終了します。

**対処**

操作を再実行してください。なお、このエラーが繰り返し発生する場合は、システム管理者に連絡してください。

### KFDB003CM-E

---

コネクションマルチ機能のソケット作成でエラーが発生しました。

An error occurred during the making of a socket for the Connection-Multi function.

**要因**

コネクションマルチ機能で使用するソケットを作成する OS のシステムコール関数 (socket) でエラーが発生しました。

**処理**

コネクションマルチ通信処理プロセスを終了します。

**対処**

メインフレーム側の通信プログラムを起動していない場合にこのエラーが発生します。コネクションマルチ機能を使用する前にメインフレーム側の通信プログラムを起動しておいてください。

### KFDB004CM-E

---

コネクションマルチ通信処理スレッドの起動でエラーが発生しました。[errno=XXXX]

An error occurred during the start of a Connection-Multi communication thread. [errno=XXXX]

**XXXX:** エラー番号

#### 要因

コネクションマルチ機能で使用する通信スレッドの起動に失敗しました。

#### 処理

コネクションマルチ通信処理プロセスを終了します。

#### 対処

操作を再実行してください。なお、このエラーが繰り返し発生する場合は、システム管理者に連絡してください。

### KFDB005CM-E

---

プロセスの初期化でエラーが発生しました。[damclnitProc() errno=XXXX]

An error occurred during process initialization. [damclnitProc() errno=XXXX]

**XXXX:** エラー番号

#### 要因

コネクションマルチ通信処理プロセスの初期化に失敗しました。

#### 処理

コネクションマルチ通信処理プロセスを終了します。

#### 対処

操作を再実行してください。なお、このエラーが繰り返し発生する場合は、システム管理者に連絡してください。

### KFDB006CM-E

---

名前付きパイプのオープンでエラーが発生しました。[errno=XXXX]

An error occurred during the opening of a named pipe. [errno=XXXX]

**XXXX:** エラー番号

#### 要因

名前付きパイプのオープンに失敗しました。

#### 処理

コネクションマルチ通信処理プロセスを終了します。

#### 対処

## 7. メッセージ（共通）

操作を再実行してください。なお、このエラーが繰り返し発生する場合は、システム管理者に連絡してください。

### KFDB007CM-E

---

名前付きパイプのクローズでエラーが発生しました。[errno=XXXX]

An error occurred during the closing of a named pipe. [errno=XXXX]

**XXXX:** エラー番号

#### 要因

名前付きパイプのクローズに失敗しました。

#### 処理

コネクションマルチ通信処理プロセスを終了します。

#### 対処

操作を再実行してください。なお、このエラーが繰り返し発生する場合は、システム管理者に連絡してください。

### KFDB008CM-E

---

名前付きパイプの通信でエラーが発生しました。[errno=XXXX]

An error occurred during communication of a named pipe. [errno=XXXX]

**XXXX:** エラー番号

#### 要因

名前付きパイプでの通信に失敗しました。

#### 処理

コネクションマルチ通信処理プロセスを終了します。

#### 対処

操作を再実行してください。なお、このエラーが繰り返し発生する場合は、システム管理者に連絡してください。

### KFDB009CM-I

---

コネクションマルチ通信処理スレッドを終了します。要因：[XXXX]

The Connection-Multi communication thread will terminate. Cause:[XXXX]

**XXXX:** 終了要因

CANCEL\_REQUEST：ユーザキャンセル要求

TERM\_REQUEST：強制終了要求

#### 要因

強制終了、又はユーザキャンセル要求によりコネクションマルチ機能の通信処理スレッドが終了しました。

#### 処理



コネクションマルチ通信処理スレッドを終了します。

**対処**

システム管理者が強制終了，又はユーザキャンセル要求を行っていないか確認してください。

### KFDB010CM-E

---

コネクションマルチ通信処理プロセスを終了します。

The Connection-Multi communication process will terminate.

**要因**

コネクションマルチ機能の通信処理プロセスが異常終了しました。

**処理**

コネクションマルチ機能のコネクションを解放します。以降のクライアントからの要求を受け付けません。

**対処**

kill コマンドなどを入力していないか，又はシステムに負荷が掛かり過ぎていないか確認してください。エラーの原因が分からない場合は，保守員に連絡してください。

### KFDB011CM-E

---

コネクションマルチ受信処理スレッドの起動でエラーが発生しました。[XXXX]

An error occurred during the start of a Connection-Multi receive thread. [XXXX]

**XXXX:** エラー情報

**要因**

コネクションマルチ機能で使用する受信処理スレッドの起動に失敗しました。

**処理**

コネクションマルチ通信処理プロセスを終了します。

**対処**

操作を再実行してください。なお，このエラーが繰り返し発生する場合は，システム管理者に連絡してください。

### KFDB012CM-E

---

接続したサーバシステムでシステムエラーが発生しました。[XXXX]

A system error occurred in the connected server system. [XXXX]

**XXXX:** 保守用情報

**要因**

接続したサーバシステムでエラーが発生しました。

**処理**

ユーザからの要求を受け付けません。

**対処**

接続した DBMS を見直し、指定し直してください。なお、このエラーが繰り返し発生する場合は、システム管理者に連絡してください。

---

**KFDB013CM-E**

コネクションマルチ通信処理でシステムエラーが発生しました。[XXXX]

A system error occurred during Connection-Multi communication processing. [XXXX]

**XXXX:** 保守用情報

**要因**

コネクションマルチ機能の通信処理でエラーが発生しました。

**処理**

ユーザからの要求を受け付けません。

**対処**

接続した DBMS 及びコネクションマルチ機能の設定を見直し、再実行してください。なお、このエラーが繰り返し発生する場合は、システム管理者に連絡してください。

---

**KFDB001CS-E**

コマンドの引数に誤りがあります。使用法：dabcmstart

Invalid argument. Usage:dabcmstart

**要因**

dabcmstart コマンドのオプションに誤りがあります。

**処理**

処理を終了します。

**対処**

コマンドを正しく指定して、再実行してください。

---

**KFDB002CS-E**

有効な定義がありません。DABroker コネクションマルチ機能を終了します。

A valid definition does not exist. The DABroker Connection-Multi function will terminate.

**要因**

コネクションマルチ機能を使用するための、有効な DABroker コネクションマルチ定義がありません。

**処理**

処理を終了します。

**対処**

DABroker コネクションマルチ定義で、最大仮想コネクション数（MCONMAX）を

2 以上及び通信処理プロセス数（MCONPROC）に 1 以上の値を指定してください。

### KFDB003CS-I

---

DABroker コネクションマルチ機能の初期化処理が完了しました。

Initialization processing of the DABroker Connection-Multi function has finished.

#### 要因

DABroker コネクションマルチ機能の起動要求を受け付け、初期化処理が完了しました。

#### 処理

DABroker コネクションマルチ機能を起動し、ユーザからのアクセス要求を受け付けます。

#### 注

Windows 対応の DABroker の場合は、プログラムフォルダに登録された「コネクションマルチ起動」を選択、又はサービスの開始を実行したときです。UNIX 対応の DABroker の場合は、dabcmstart コマンドを実行したときです。

### KFDB004CS-I

---

DABroker コネクションマルチ機能の終了処理を開始しました。mode=NORMAL

Termination processing of the DABroker Connection-Multi function has started. mode=NORMAL

#### 要因

DABroker コネクションマルチ機能の通常終了処理を開始しました。

#### 処理

DABroker コネクションマルチ機能を終了します。

#### 注

Windows 対応の DABroker の場合は、プログラムフォルダに登録された「コネクションマルチ終了」を選択し、通常終了を実行したときです。UNIX 対応の DABroker の場合は、dabcmstop コマンドをオプション指定なしで実行したときです。

### KFDB005CS-I

---

DABroker コネクションマルチ機能の終了処理を開始しました。mode=FORCED

Termination processing of the DABroker Connection-Multi function has started. mode=FORCED

#### 要因

DABroker コネクションマルチ機能の強制終了処理を開始しました。

#### 処理

DABroker コネクションマルチ機能を終了します。

**注**

Windows 対応の DABroker の場合は、[コネクションマルチ終了]ダイアログボックスで強制終了を選択したとき、又はサービスを停止させたときです。UNIX 対応の DABroker の場合は、dabcmstop コマンドを -f オプションを指定して実行したときです。

## KFDB006CS-I

---

DABroker コネクションマルチ機能の終了処理を開始しました。mode=PLANNED

Termination processing of the DABroker Connection-Multi function has started. mode=PLANNED

**要因**

DABroker コネクションマルチ機能の計画終了処理 を開始しました。

**処理**

DABroker コネクションマルチ機能を終了します。

**注**

Windows 対応の DABroker の場合は、[コネクションマルチ終了]ダイアログボックスで計画終了を選択したときです。UNIX 対応の DABroker の場合は、dabcmstop コマンドを -p オプションを指定して実行したときです。

## KFDB007CS-E

---

DABroker コネクションマルチ機能は計画終了中です。接続できません。

The DABroker Connection-Multi function is terminating in the planned termination mode.

Connection is not possible.

**要因**

Database Connection Server 経由でアクセスするデータベースに接続しようとしたが、DABroker コネクションマルチ機能が計画終了中です。計画終了中は、新たなユーザからの接続要求は受け付けません。

**処理**

ユーザからの要求を受け付けません。

**対処**

DABroker コネクションマルチ機能の計画終了が終わってから、DABroker コネクションマルチ機能を再起動してください。その後、Database Connection Server 経由でアクセスするデータベースへの接続を再実行してください。

## KFDB008CS-E

---

接続できる最大仮想コネクション数を超えました。接続できません。

[XXXX][MCONMAX=YYYY,MCONPROC=ZZZZ]

The number of virtual connections exceeds the maximum that can be connected. Connection is not possible.

[XXXX] [MCONMAX=YYYY,MCONPROC=ZZZZ]

**XXXX:** コネクションマルチ名

**YYYY:** 1 通信プロセス当たりで同時に確立できる最大仮想コネクション数

**ZZZZ:** 通信処理プロセス数

#### 要因

接続可能な最大仮想コネクション数 (DABroker コネクションマルチ定義で設定した MCONMAX\*MCONPROC) を超えて、ユーザからの接続要求が発生しました。

#### 処理

ユーザからの要求を受け付けません。

#### 対処

ほかのユーザが終了するのを待ってから、再実行してください。または、DABroker コネクションマルチ定義の MCONMAX または、MCONPROC の値を大きくしてから、再実行してください。

### KFDB009CS-E

---

DABroker コネクションマルチ機能は既に起動しています。

The DABroker Connection-Multi function is already running.

#### 要因

DABroker コネクションマルチ機能が既に起動されているマシン上で、DABroker コネクションマルチ機能の起動要求を受け付けました。

#### 処理

処理を終了します。

#### 対処

一つのマシン上では、複数の DABroker コネクションマルチ機能は起動できません。

#### 注

Windows 対応の DABroker の場合は、プログラムフォルダに登録された [コネクションマルチ起動] を選択、又はサービスの開始を実行したときです。UNIX 対応の DABroker の場合は、dabcmstart コマンドを実行したときです。

### KFDB010CS-E

---

DABroker コネクションマルチ機能のロードモジュールに実行権限がありません。ロードモジュール名:[XXXX]

The user does not have authorization to execute the load module of the DABroker Connection-Multi function. Name:[XXXX]

**XXXX:** エラーとなったロードモジュールのファイル名称

**要因**

DABroker コネクションマルチ機能のロードモジュールに実行権限がないため、ユーザからの要求を処理できません。

**処理**

ユーザからの要求を受け付けません。

**対処**

DABroker を組み込み直してください。UNIX 対応 DABroker の場合は、その後 dabsetup コマンドで DABroker のセットアップを実行してください。

---

## KFDB011CS-E

シンボリックリンクが多過ぎるため、DABroker コネクションマルチ機能を実行できません。

ロードモジュール名 :[XXXX]

The DABroker Connection-Multi function cannot start because there are too many symbolic links.  
Name:[XXXX]

**XXXX:** エラーとなったロードモジュールのファイル名称

**要因**

DABroker 組み込み先ディレクトリのシンボリックリンクが多過ぎるため、ユーザからの要求を処理できません。

**処理**

ユーザからの要求を受け付けません。

**対処**

システム管理者に連絡し、シンボリックリンクの少ないディレクトリに DABroker を組み込み直してもらってください。

---

## KFDB012CS-E

DABroker コネクションマルチ機能のロードモジュールがありません。ロードモジュール名 :[XXXX]

A load module of the DABroker Connection-Multi function was not found. Name:[XXXX]

**XXXX:** エラーとなったロードモジュールのファイル名称

**要因**

DABroker の環境が破壊されているため、ユーザからの要求を処理できません。

**処理**

ユーザからの要求を受け付けません。

**対処**

DABroker を組み込み直してください。UNIX 対応 DABroker の場合は、その後 dabsetup コマンドで DABroker のセットアップを実行してください。

## KFDB013CS-E

---

メモリ不足のため、DABroker コネクションマルチ機能を実行できません。ロードモジュール名:[XXXX]

The DABroker Connection-Multi function cannot start because of insufficient memory.

Name:[XXXX]

**XXXX:** エラーとなったロードモジュールのファイル名称

### 要因

DABroker コネクションマルチ機能の動作に必要なメモリが不足しています。

### 処理

ユーザからの要求を受け付けません。

### 対処

しばらく時間を空けてから、再実行してください。なお、このエラーが繰り返し発生する場合は、システム管理者に連絡してください。

## KFDB014CS-E

---

DABroker コネクションマルチ機能を起動する権限がありません。

The user does not have authority to execute the DABroker Connection-Multi function.

### 要因

DABroker コネクションマルチ機能を起動しようとしたユーザが、DABroker の管理者ユーザ ではないため、DABroker コネクションマルチ機能を起動できません。

### 処理

処理を終了します。

### 対処

DABroker コネクションマルチ機能の起動は、DABroker の管理者ユーザが実行してください。

### 注

Windows 対応の DABroker の場合は、Administrators グループに属しているユーザ

UNIX 対応の DABroker の場合は、DABroker の管理ユーザ

## KFDB015CS-E

---

コネクションマルチ通信プロセスが異常終了しました。要因 :XXXX

The Connection-Multi communication processing terminated abnormally. Cause:XXXX

**XXXX:** 終了要因（保守用情報）

### 要因

コネクションマルチ通信プロセスが異常終了しました。

**処理**

コネクションを解放します。処理を続行します。

**対処**

kill コマンドなどを入力していないか、又はシステムに負荷が掛かり過ぎていないか確認してください。エラーの原因が分からない場合は、保守員に連絡してください。

## KFDB016CS-E

---

DABroker コネクションマルチ機能が異常終了しました。要因 :XXXX

The DABroker Connection-Multi function terminated abnormally. Cause:XXXX

**XXXX:** 終了要因（保守用情報）

**要因**

kill コマンドを入力したか、又はシステムに負荷が掛かり過ぎて、DABroker コネクションマルチ機能が異常終了しました。

**処理**

DABroker コネクションマルチ機能を終了します。

**対処**

DABroker コネクションマルチ機能を再起動する場合は、強制終了を実行後、再起動してください。なお、このエラーが繰り返し発生する場合は、システム管理者に連絡してください。UNIX 対応の DABroker で保守員に連絡する場合は、以下のファイルを退避しておいてください。

- \$DABROKER/spool 以下のファイル (\$DABROKER : DABroker インストールディレクトリ)
- システムダンプ (DABroker を起動したカレントディレクトリ下の "core" ファイル)

## KFDB018CS-W

---

実行可能な最大ユーザ処理プロセス数を超えました。

[XXXX][MCONMAX=AAAA,MCONPROC=BBBB,MCONPOOL=CCCC,MRSVPOOL=DDDD]

The number of users exceeds the maximum that can be executed.

[XXXX][MCONMAX=AAAA,MCONPROC=BBBB,MCONPOOL=CCCC,MRSVPOOL=DDDD]

**XXXX:** コネクションマルチ名

**AAAA:** 1 通信プロセス当たりで同時に確立できる最大仮想コネクション数

**BBBB:** 通信処理プロセス数

**CCCC:** プールコネクション数

**DDDD:** 予約プールコネクション数

**要因**

DABroker コネクションマルチ定義の予約プールコネクション数に指定した値が、



接続可能な最大仮想コネクション数 (DABroker コネクションマルチ定義で設定した MCONMAX\*MCONPROC) を超えています。

**処理**

接続可能な最大仮想コネクション数分だけプールし、処理を続行します。

**対処**

DABroker コネクションマルチ定義の予約プールコネクション数が、最大仮想コネクション数以下になるようにしてください。

## KFDB020CS-E

---

DABroker コネクションマルチ機能を起動できません。

The DABroker Connection-Multi function cannot start.

**要因**

DABroker コネクションマルチ機能の起動に失敗しました。

**処理**

DABroker コネクションマルチ機能を終了します。

**対処**

直前に出力されたメッセージの指示に従って対策してください。対策後、DABroker コネクションマルチ機能を再起動してください。

## KFDB022CS-I

---

DABroker コネクションマルチ機能の終了処理が完了しました。

Termination processing of the DABroker Connection-Multi function has finished.

**要因**

DABroker コネクションマルチ機能が終了しました。

## KFDB023CS-E

---

コネクションマルチ通信プロセスを起動できません。

The Connection-Multi communication process cannot start.

**要因**

コネクションマルチ通信プロセスの起動に失敗しました。

**処理**

処理を続行します。

**対処**

直前に出力されたメッセージに対する指示に従ってください。

## KFDB024CS-E

---

DABroker コネクションマルチ機能は起動中です。接続できません。

## 7. メッセージ（共通）

The DABroker Connection-Multi function is starting. Connection is not possible.

### 要因

Database Connection Server 経由でアクセスするデータベースに接続しようとしたが、DABroker コネクションマルチ機能が起動中です。起動中は、ユーザからの接続要求は受け付けません。

### 処理

ユーザからの要求を受け付けません。

### 対処

しばらく時間を空けてから、Database Connection Server 経由でアクセスするデータベースへの接続を再実行してください。

## KFDB025CS-E

---

DABroker コネクションマルチ機能は終了中です。接続できません。

The DABroker Connection-Multi function is terminating. Connection is not possible.

### 要因

Database Connection Server 経由でアクセスするデータベースに接続しようとしたが、DABroker コネクションマルチ機能が終了処理中です。終了処理中は、ユーザからの接続要求は受け付けません。

### 処理

ユーザからの要求を受け付けません。

### 対処

DABroker コネクションマルチ機能の終了処理が終わってから、DABroker コネクションマルチ機能を再起動してください。その後、Database Connection Server 経由でアクセスするデータベースへの接続を再実行してください。

## KFDB026CS-E

---

DABroker コネクションマルチ機能は強制終了中です。接続できません。

The DABroker Connection-Multi function is terminating in the forced termination mode. Connection is not possible.

### 要因

Database Connection Server 経由でアクセスするデータベースに接続しようとしたが、DABroker コネクションマルチ機能が強制終了中です。強制終了中は、ユーザからの接続要求は受け付けません。

### 処理

ユーザからの要求を受け付けません。

### 対処

DABroker コネクションマルチ機能の強制終了処理が終わってから、DABroker コネクションマルチ機能を再起動してください。その後、Database Connection

Server 経由でアクセスするデータベースへの接続を再実行してください。

### KFDB027CS-E

---

DABroker コネクションマルチ機能は起動していません。接続できません。

The DABroker Connection-Multi function is not running. Connection is not possible.

#### 要因

Database Connection Server 経由でアクセスするデータベースに接続しようとしたが、DABroker コネクションマルチ機能が起動していません。

#### 処理

ユーザからの要求を受け付けません。

#### 対処

DABroker コネクションマルチ機能を起動してください。その後、Database Connection Server 経由でアクセスするデータベースへの接続を再実行してください。

### KFDB028CS-E

---

コネクションマルチ通信処理プロセスを起動できません。接続できません。

The DABroker Connection-Multi function communication process cannot start. Connection is not possible.

#### 要因

Database Connection Server 経由でアクセスするデータベースに接続しようとしたが、コネクションマルチ機能の通信処理プロセスを起動できませんでした。そのため、ユーザからの接続要求を受け付けられません。

#### 処理

ユーザからの要求を受け付けません。

#### 対処

直前に出力されたメッセージに対する指示に従ってください。その後、Database Connection Server 経由でアクセスするデータベースへの接続を再実行してください。

### KFDB029CS-E

---

仮想コネクションの割り当てに失敗しました。接続できません。

The virtual connection-allocation failed. Connection is not possible.

#### 要因

Database Connection Server 経由でアクセスするデータベースに接続しようとしたが、仮想コネクションの割り当てに失敗したため、ユーザからの接続要求を受け付けられません。

#### 処理

## 7. メッセージ（共通）

ユーザからの要求を受け付けません。

### 対処

直前に出力されたメッセージに対する指示に従ってください。その後、Database Connection Server 経由でアクセスするデータベースへの接続を再実行してください。

## KFDB100CS-E

---

システムコールでエラーが発生しました。(XXXX() errno=YYYY)

An error occurred in a system call. (XXXX() errno=YYYY)

**XXXX:** 関数名称（保守用情報）

**YYYY:** エラー番号（保守用情報）

### 要因

OS のシステムコール関数、又は DABroker の共通関数でエラーが発生しました。

### 処理

処理を終了します。

### 対処

操作を再実行してください。なお、このエラーが繰り返し発生する場合は、システム管理者に連絡してください。

## KFDB101CS-E

---

メモリを確保できません。

Required memory cannot be obtained.

### 要因

DABroker コネクションマルチ機能の動作に必要なメモリが不足しています。

### 処理

DABroker コネクションマルチ機能を終了します。

### 対処

しばらく時間を空けてから、再実行してください。なお、このエラーが繰り返し発生する場合は、システム管理者に連絡してください。

## KFDB210CS-E

---

不正なデータを受信しました。[XXXX] エラーコード =YYYY

Invalid data was received. [XXXX] Error code=YYYY

**XXXX:** コネクションマルチ名

**YYYY:** 保守用情報

### 要因

ユーザから不正な通信データを受信しました。

**処理**

ユーザからの要求を無視します。

**対処**

保守員に連絡してください。

## KFDB211CS-E

---

無効なコネクションマルチ名を指定したため、処理要求を受け付けられません。[XXXX]

The processing request cannot be accepted because a specified Connection-Multi-name is invalid.  
[XXXX]

XXXX: コネクションマルチ名

**要因**

コネクションマルチ機能対象外のコネクションマルチ名か、未定義のコネクションマルチ名が指定されました。

**処理**

処理要求を受け付けません。

**対処**

有効なコネクションマルチ名を指定して再実行してください。DABroker コネクションマルチ定義の、最大仮想コネクション数を 2 以上に、通信処理プロセス数を 1 以上に設定してください。

## KFDB213CS-E

---

DABroker コネクションマルチ機能が計画終了中のため、処理要求を受け付けられません。

[XXXX]

The processing request cannot be accepted because the DABroker Connection-Multi function is terminating in the planned termination mode. [XXXX]

XXXX: コネクションマルチ名

**要因**

データベースと接続しようとしたが、DABroker コネクションマルチ機能が計画終了中です。計画終了中は、新たなユーザからの処理要求を受け付けません。

**処理**

ユーザからの要求を無視します。

**対処**

DABroker コネクションマルチ機能の計画終了が終わってから、DABroker コネクションマルチ機能を再起動してください。その後、データベースへの接続を再実行してください。

## KFDB300CS-W

---

services ファイルに、サービス名とポート番号が登録されていません。

[XXXX][DBSPORT=YYYY]

The services name and port number are not listed in the "services" file. [XXXX][DBSPORT=YYYY]

**XXXX:** コネクションマルチ名

**YYYY:** サービス名

### 要因

コネクションマルチ定義に設定したサービス名が services ファイルに登録されていません。

### 処理

ユーザからの要求を受け付けません。

### 対処

コネクションマルチ定義を確認し、再実行してください。

## KFDB301CS-W

---

hosts ファイルに、ホスト名と IP アドレスが登録されていません。 [XXXX][DBSHOST=YYYY]

The host name and IP address are not listed in the "hosts" file. [XXXX][DBSHOST=YYYY]

**XXXX:** コネクションマルチ名

**YYYY:** ホスト名

### 要因

コネクションマルチ定義に設定したホスト名が hosts ファイルに登録されていません。

### 処理

ユーザからの要求を受け付けません。

### 対処

コネクションマルチ定義を確認し、再実行してください。

## KFDB001DB-E

---

Required memory cannot be obtained. ErrInfo [ XXXX ]

**XXXX:** 保守用情報

### 要因

処理に必要な領域の確保時、メモリ不足が発生しました。

### 処理

処理を終了します。

### 対処

実行中の不要なプログラムを終了してから、再実行してください。なお、このメッ

セージが繰り返し発生する場合は、実メモリ、又は仮想メモリの設定を見直してください。

### KFDB002DB-E

---

RDBMS に対する要求シーケンスが不正です。ErrInfo [ XXXX ]

The request sequence for the RDBMS is invalid. ErrInfo[XXXX]

**XXXX** : 保守用情報

**要因**

ユーザから RDBMS に対する要求シーケンスが誤っています。

**処理**

ユーザからの要求を受け付けません。

**対処**

RDBMS に対する要求シーケンスを見直してください。

### KFDB003DB-E

---

システムコールでエラーが発生しました。ErrInfo [ XXXX() errno=YYYY ]

An error occurred in a system call. ErrInfo[XXXX() errno=YYYY]

**XXXX** : システムコール名称

**YYYY** : エラー番号

**要因**

OS のシステムコール関数でエラーが発生しました。

**処理**

処理を終了します。

**対処**

使用する OS のマニュアルを参照しエラー原因を取り除いてから、再実行してください。なお、代表的なシステムコールのエラー番号については、「7.5.3 システムコールのエラー番号」を参照してください。

### KFDB004DB-I

---

DBMS に対する処理を中断しました。

DBMS processing was canceled.

**要因**

DBMS に対する処理を中断しました。

**処理**

DBMS に対する処理を中断します。

**対処**

必要に応じて再実行してください。

#### KFDB005DB-E

---

DABroker でサポートされていないデータ属性がありました。[XXXX]

A data attribute that is not supported by DABroker was found. [XXXX]

**XXXX** : サポートされていない列属性コード (16 進表示)

##### 要因

指定した表列属性 (XXXX) は、DABroker でサポートしていません。

##### 処理

ユーザからの要求を受け付けません。

##### 対処

列属性、又は DABroker のバージョンを見直してください。また、列属性コードについては接続先のデータベースのマニュアルを参照してください。

#### KFDB006DB-E

---

指定した DBMS と接続した DBMS が異なります。user DBMS=XXXX system DBMS=YYYY  
nodename=ZZZZ

The specified DBMS differs from the connected DBMS.

user DBMS=XXXX system DBMS=YYYY nodename=ZZZZ

**XXXX** : ユーザが指定した DBMS

**YYYY** : DABroker が接続した DBMS

**ZZZZ** : RD ノード名称

##### 要因

ユーザが指定した DBMS と接続した DBMS が異なります。

##### 処理

ユーザの要求を受け付けません。

##### 対処

接続する DBMS を見直し、指定し直してください。

#### KFDB007DB-E

---

DABroker では、繰り返し列、及び配列列を含む表はサポートしていません。

DABroker does not support tables containing multivalue columns and array columns.

##### 要因

DABroker では繰り返し列、及び配列列を含む表はサポートしていません。

##### 処理

ユーザからの要求を受け付けません。



**対処**

列属性を修正し、ユーザからの要求を再実行してください。

**KFDB011DB-E**

---

接続している DBMS でエラーが発生しました。nodename=XXXX SQLCODE=YYYY  
Info=[ZZZZ]

An error occurred in the connected DBMS. nodename=XXXX SQLCODE=YYYY Info=[ZZZZ]

**XXXX** : RD ノード名称

**YYYY** : 接続している DBMS の SQL コード

**ZZZZ** : 接続している DBMS の SQL コードに対する付加情報 (付加情報がない場合は出力されません。)

**要因**

接続している DBMS でエラーが発生しました。

**処理**

ユーザからの要求を受け付けません。

**対処**

接続している DBMS のマニュアルを参照してください。

**KFDB012DB-E**

---

接続している DBMS でエラーが発生しました。

nodename=XXXX SQLCODE=YYYY IPADDR=ZZZZ

An error occurred in the connected DBMS. nodename=XXXX SQLCODE=YYYY IPADDR=ZZZZ

**XXXX** : RD ノード名称

**YYYY** : 接続している DBMS の SQL コード

**ZZZZ** : IP アドレス又はホスト名

**要因**

接続している DBMS でエラーが発生しました。

**処理**

ユーザからの要求を受け付けません。

**対処**

接続している DBMS のマニュアルを参照してください。

**KFDB013DB-E**

---

ユーザが指定した、認可識別子、パスワード、又は DBMS 情報のどれかが 32 バイトを超えています。

The permission identifier, password or DBMS information specified by the user exceeded 32 bytes.

**要因**

ユーザが指定した、認可識別子、パスワード、又は DBMS 情報のどれかが 32 バイトを超えています。

**処理**

ユーザからの要求を受け付けません。

**対処**

認可識別子、パスワード、又は DBMS 情報の文字列の長さを確認し、制限バイト以内になるように指定し直してください。

## **KFDB017DB-E**

---

表属性の指定が誤っています。 ErrInfo [ XXXX ]

The specified table attribute is incorrect. ErrInfo[XXXX]

**XXXX** : エラーコード

**要因**

表属性の指定が誤っています。

**処理**

ユーザからの要求を受け付けません。

**対処**

表属性を正しく指定してから、再実行してください。

なお、出力されたエラーコードによって次の内容を見直してください。

- エラーコードが 1 の場合  
表属性の前後が ` で囲まれているか確認してください。
- エラーコードが 2 の場合  
指定されている表属性が誤っていないか確認してください。
- エラーコードが 3 の場合  
複数の表属性を指定した場合の区切り文字を確認してください。

## **KFDB018DB-E**

---

入力パラメタの指定が誤っています。 ErrInfo [ XXXX , YYYY , ZZZZ ]

The specified input parameter is incorrect. ErrInfo [ XXXX , YYYY , ZZZZ ]

**XXXX** : 入力パラメタの行番号

**YYYY** : 入力パラメタの列番号

**ZZZZ** : エラー項目名

**要因**

入力パラメタの指定が誤っています。

**処理**

ユーザからの要求を受け付けません。

**対処**

入力パラメタを正しく指定してから、再実行してください。

**KFDB019DB-E**

---

出力パラメタの指定が誤っています。 ErrInfo [ XXXX , YYYY ]

The specified output parameter is incorrect. ErrInfo[XXXX, YYYY]

**XXXX** : 出力パラメタの列番号

**YYYY** : エラー項目名

**要因**

出力パラメタの指定が誤っています。

**処理**

ユーザからの要求を受け付けません。

**対処**

出力パラメタを正しく指定してから、再実行してください。

**KFDB020DB-E**

---

DBMS のバージョンが違います。 ErrInfo [ XXXX ]

Incorrect version of the DBMS. ErrInfo[XXXX]

**XXXX** : 保守用情報

**要因**

DBMS は接続できるバージョンではありません。

**処理**

ユーザからの要求を受け付けません。

**対処**

システム管理者に DBMS のバージョンを確認してください。

**KFDB021DB-E**

---

複数 SQL 実行の指定が誤っています。 ErrInfo [ XXXX , YYYY ]

The specified multiple SQL execution is incorrect. ErrInfo[XXXX,YYYY]

**XXXX** : SQL 番号

**YYYY** : 詳細コード

**要因**

複数 SQL 実行の指定が誤っています。

**処理**

ユーザからの要求を受け付けません。

**対処**

複数 SQL 実行を正しく指定してから、再実行してください。

### **KFDB024DB-E**

---

接続している DBMS の制限のため、? パラメタで NULL を指定できません。[ XXXX ]

You cannot specify NULL in the ? parameter because of a limit of the connected DBMS. [XXXX]

**XXXX** : NULL が指定された ? パラメタの位置

#### **要因**

? パラメタに NULL が指定されました。

#### **処理**

ユーザからの要求を受け付けません。

#### **対処**

? パラメタを見直して再実行してください。

### **KFDB025DB-E**

---

HiRDB または ORACLE に対する接続環境が整っていません。エラーコード =XXXX

Not prepared to connect to HiRDB or ORACLE. Error code=XXXX

**XXXX** : エラーが発生した OCI 関数を示すエラーコード

エラーコードに対応する OCI 関数名を次に示します。

-1 : xaoEnv

-2 : xaoSvcCtx

-3 : OCCHandleAlloc

-4 : OCISvcCtxToLda

#### **要因**

次のどちらかの要因が考えられます。

1. OTS の初期化が完了していない。
2. HiRDB が TPBroker(OTS) に登録されていない。

#### **処理**

ユーザからの要求を受け付けません。

#### **対処**

1. OTS の初期化完了前に DABroker にアクセスを要求している可能性があります。  
アプリケーションを確認してください。OTS の初期化については、接続するデータベースのマニュアルを参照してください。
2. TPBroker に HiRDB を登録しているかを確認してください。TPBroker への HiRDB の登録については、TPBroker、および HiRDB のマニュアルを参照してください。

**KFDB026DB-E**

---

KFDB026DB-EORACLE の OCI 関数でエラーが発生しました。関数名 =XXXX リターンコード =YYYY

The error occurred by the OCI function of ORACLE.Function name=XXXX return code=YYYY

**XXXX** : OCI 関数名

**YYYY** : OCI 関数のリターンコード

**要因**

OCI 関数 XXXX でエラーが発生しました。

**処理**

ユーザからの要求を受け付けません。

**対処**

Oracle Call Interface のマニュアルを参照してください。

**KFDB030DB-E**

---

ODBC 接続でエラーが発生しました。

DATASOURCE NAME=WWWW SQL CODE=XXXX SQLSTATE=YYYY MESSAGE TEXT=ZZZZ

An error occurred in an ODBC access. DATASOURCE NAME=WWWW SQL CODE=XXXX SQLSTATE=YYYY MESSAGE TEXT=ZZZZ

**WWWW** : 接続データソース名

**XXXX** : SQL コード, 又は DABroker の保守用情報

**YYYY** : SQLSTATE

**ZZZZ** : メッセージテキスト (エラー発生システムのエラーメッセージ)

**要因**

ODBC で障害が発生しました。

**処理**

ユーザからの要求を受け付けません。

**対処**

接続している DBMS のマニュアルを参照してください。

**KFDB031DB-E**

---

ODBC 接続でエラーが発生しました。

SQL CODE=XXXX SQLSTATE=YYYY MESSAGE TEXT=ZZZZ

An error occurred in an ODBC access.

SQL CODE=XXXX SQLSTATE=YYYY MESSAGE TEXT=ZZZZ

## 7. メッセージ（共通）

**XXXX** : SQL コード , 又は DABroker の保守用情報

**YYYY** : SQLSTATE

**ZZZZ** : メッセージテキスト ( エラー発生システムのエラーメッセージ )

### 要因

ODBC で障害が発生しました。

### 処理

ユーザからの要求を受け付けません。

### 対処

接続している DBMS のマニュアルを参照してください。

## KFDB032DB-E

---

ODBC 接続で要求パラメタが不正です。ErrInfo=XXXX

A request parameter is invalid for ODBC access. ErrInfo=XXXX

**XXXX** : 保守用情報

### 要因

ODBC でパラメタが誤っています。

### 処理

ユーザからの要求を受け付けません。

### 対処

保守員に連絡してください。

## KFDB040DB-E

---

DABroker ODBC 接続でエラーが発生しました。

DATASOURCE NAME=WWWW SQL CODE=XXXX SQLSTATE=YYYY

MESSAGE TEXT=ZZZZ

An error occurred in a DABroker ODBC access.

DATASOURCE NAME=WWWW SQL CODE=XXXX SQLSTATE=YYYY

MESSAGE TEXT=ZZZZ

**WWWW** : 接続データソース名

**XXXX** : SQL コード , 又は DABroker の保守用情報

**YYYY** : SQLSTATE

**ZZZZ** : メッセージテキスト ( エラー発生システムのエラーメッセージ )

### 要因

DABroker ODBC で障害が発生しました。

### 処理

ユーザからの要求を受け付けません。

#### 対処

接続している DBMS のマニュアルを参照してください。

### KFDB041DB-E

---

DABroker ODBC 接続でエラーが発生しました。

SQL CODE=XXXX SQLSTATE=YYYY MESSAGE TEXT=ZZZZ

An error occurred in a DABroker ODBC access.

SQL CODE=XXXX SQLSTATE=YYYY MESSAGE TEXT=ZZZZ

**XXXX** : SQL コード , 又は DABroker の保守用情報

**YYYY** : SQLSTATE

**ZZZZ** : メッセージテキスト (エラー発生システムのエラーメッセージ)

#### 要因

DABroker ODBC で障害が発生しました。

#### 処理

ユーザからの要求を受け付けません。

#### 対処

接続している DBMS のマニュアルを参照してください。

### KFDB042DB-E

---

DABroker ODBC 接続で要求パラメタが不正です。

ErrInfo=XXXX

A request parameter is invalid for DABroker ODBC access.

ErrInfo=XXXX

**XXXX** : 保守用情報

#### 要因

DABroker ODBC 接続でパラメタが誤っています。

#### 処理

ユーザからの要求を受け付けません。

#### 対処

保守員に連絡してください。

### KFDB043DB-E

---

接続した ODBC Driver のバージョンは未サポートです。[XXXX]

DABroker does not support the ODBC Driver version.[XXXX]

**XXXX**:ODBC Driver のバージョン

**要因**

接続した ODBC Driver はサポートされていないバージョンです。

**処理**

ユーザからの要求を受け付けません。

**対処**

ODBC Driver のバージョンを確認してください。

## KFDB044DB-E

---

接続した DBMS は未サポートです。 [XXXX]

DABroker does not support the DBMS. [XXXX]

**XXXX** : 保守用情報

**要因**

接続した DBMS はサポートしていません。

**処理**

ユーザからの要求を受け付けません。

**対処**

接続した DBMS を見直し、指定し直してください。

## KFDB045DB-E

---

指定した DBMS と接続した DBMS が異なります。

user DBMS=XXXX system DBMS=YYYY

The specified DBMS differs from the connected DBMS.

user DBMS=XXXX system DBMS=YYYY

**XXXX** : ユーザが指定した DBMS

**YYYY** : DABroker が接続した DBMS

**要因**

ユーザが指定した DBMS と接続した DBMS が異なります。

**処理**

ユーザからの要求を受け付けません。

**対処**

接続する DBMS を見直し、指定し直してください。

## KFDB050DB-E

---

[DABroker.libdaTCPS] で Loading エラーが発生しました。 ErrInfo[XXXX]

A loading error occurred in [libdaTCPS]. ErrInfo[XXXX]



**XXXX** : 保守用情報

**要因**

Database Connection Server アクセスに必要なライブラリの処理でエラーが発生しました。

**処理**

ユーザからの要求を受け付けません。

**対処**

DABroker を組み込み直してください。

## KFDB051DB-E

---

接続したサーバーシステムはサポートしていません。[XXXX,YYYY]

DABroker does not support the connected server system. [XXXX,YYYY]

**XXXX** : 接続サーバ名

**YYYY** : 保守用情報

**要因**

接続しようとしたサーバシステムはサポートしていません。

**処理**

ユーザからの要求を受け付けません。

**対処**

接続する DBMS を見直し、指定し直してください。

## KFDB052DB-E

---

接続したサーバーシステムでシステムエラーが発生しました。[XXXX]

A system error occurred in the connected server system. [XXXX]

**XXXX** : 保守用情報

**要因**

接続したサーバーシステムでエラーが発生しました。

**処理**

ユーザからの要求を受け付けません。

**対処**

接続した DBMS を見直し、指定し直してください。

## KFDB053DB-E

---

DABroker DBMS ドライバでシステムエラーが発生しました。[XXXX]

A system error occurred in the DABroker DBMS driver. [XXXX]

**XXXX** : 保守用情報

**要因**

DBMS ドライバでエラーが発生しました。

**処理**

ユーザからの要求を受け付けません。

**対処**

接続する DBMS を見直し、指定し直してください。

## KFDB054DB-E

---

タイムオーバーのため処理を中断しました。

Processing was canceled because a timeover occurred.

**要因**

タイムアウトが発生しました。

**処理**

ユーザからの要求を受け付けません。

**対処**

再度実行してください。なお、このエラーが繰り返し発生する場合は、応答監視時間 (DBSTIMER, 又は DABDBA\_TIMEOUT) の値を大きくしてください。

## KFDB060DB-E

---

XA 要求でエラーが発生しました。[XXXX]

An XA request error occurred. [XXXX]

**XXXX** : 保守用情報

**要因**

XA 要求でエラーが発生しました。

**処理**

ユーザからの要求を受け付けません。

**対処**

「7.5.4 XA 要求時のエラー要因」を参照してください。

## KFDB070DB-E

---

配列の要素に、異なるデータ型があります。[XXXX]

There is a data type which is different in element of arrangement.[XXXX]

**XXXX** : エラーの原因となったパラメタインデックス

**要因**

HiRDB の配列インサート機能使用時、配列に指定するデータ型が一致していません。

**処理**

ユーザからの要求を受け付けません。

**対処**

配列に指定するデータ型をすべて同じにして、再度実行してください。

**KFDB071DB-E**

---

セットされたデータのサイズが、文字データ型の有効範囲を越えています。[XXXX]

The size of data is over the effective range of character data. [XXXX]

**XXXX** : エラーの原因となったパラメタインデックス

**要因**

? パラメタにセットされた文字データのサイズが、文字データ型サイズの有効範囲を越えています。

**処理**

クライアントからの要求を受け付けません。

**対処**

? パラメタにセットしたデータのサイズを確認し、再度実行してください。

**KFDB101DB-E**

---

メモリが不足しているため、処理に必要な領域を確保できません。

Memory is insufficient for processing.

**要因**

処理に必要な領域の確保時に、メモリ不足が発生しました。

**処理**

処理を終了します。

**対処**

実行中のほかの処理を終了してから、再実行してください。

**KFDB001EC-E**

---

コマンドの引数に誤りがあります。使用法 : dabstop [-p | -f | -c IP アドレス又はホスト名]

Invalid argument. Usage:dabstop[-p | -f | -c IP-address\_or\_host-name]

**要因**

dabstop コマンドのオプションに誤りがあります。

**処理**

処理を終了します。

**対処**

コマンドを正しく指定して、再実行してください。

### KFDB002EC-E

---

DABroker は起動していません。

DABroker is not running.

**要因**

DABroker を終了しようとしたますが、起動していません。

**処理**

処理を終了します。

### KFDB003EC-E

---

DABroker は起動処理中です。コマンドを取り消します。

DABroker is starting. The command is canceled.

**要因**

dabstop コマンドを実行しましたが、DABroker の起動処理が完了していません。

**処理**

処理を終了します。

**対処**

しばらく時間を空けてから、再実行してください。

### KFDB004EC-E

---

DABroker は終了処理中です。コマンドを取り消します。

DABroker is terminating. The command is canceled.

**要因**

dabstop コマンドを実行しましたが、DABroker は終了処理中です。

**処理**

処理を終了します。

### KFDB005EC-E

---

DABroker は計画終了処理中です。コマンドを取り消します。

DABroker is terminating in the planned termination mode. The command is canceled.

**要因**

dabstop コマンドを実行しましたが、DABroker は計画終了処理中です。

**処理**

処理を終了します。

### KFDB006EC-E

---

DABroker は強制終了処理中です。コマンドを取り消します。

DABroker is terminating in the forced termination mode. The command is canceled.

**要因**

dabstop コマンドを実行しましたが、DABroker は強制終了処理中です。

**処理**

処理を終了します。

### KFDB007EC-E

---

ほかの端末から dabstop コマンドが実行されています。

dabstop has been executed from another terminal.

**要因**

dabstop コマンドは既にほかの端末から実行されています。

**処理**

処理を終了します。

### KFDB008EC-E

---

DABroker を終了する権限がありません。

The user does not have authorization to stop DABroker.

**要因**

DABroker を終了しようとしたユーザが Administrators グループに属していないため、終了できません。

**処理**

処理を終了します。

**対処**

DABroker は Administrators グループに属しているユーザで終了してください。

### KFDB009EC-E

---

実行中の処理があるため、終了できません。コマンドを取り消します。

DABroker cannot terminate because of current processing. The command is canceled.

**要因**

dabstop コマンドをオプションなしで指定しましたが、接続中のクライアント、実行中の予約処理、又は実行中のエージェント処理があるため、DABroker を終了できません。

**処理**

処理を終了します。

**対処**

1. 実行中の処理及びすべてのクライアントが終了してから、再実行してください。
2. 強制終了する場合はオプション -f を、計画終了する場合はオプション -P を指定

して再実行してください。

#### KFDB010EC-E

---

-c オプションで指定したクライアントの処理はありません。

The client processing specified by the -c option was not found.

**要因**

dabstop コマンドに -c オプションを付け、指定したクライアントの処理を中断しようとしたが、該当する処理はありませんでした。

**処理**

処理を終了します。

**対処**

dabstat コマンドで、実行中の処理を確認してください。

#### KFDB011EC-E

---

-c オプションで指定した IP アドレス又はホスト名に誤りがあります。

An incorrect IP address or host name is specified with the -c option.

**要因**

IP アドレス又はホスト名に誤りがあります。

**処理**

処理を終了します。

**対処**

IP アドレス又はホスト名を正しく指定して、再実行してください。

#### KFDB012EC-E

---

DABroker は起動処理中です。

DABroker is starting.

**要因**

DABroker を終了しようとしたが、起動処理が完了していません。

**処理**

処理を終了します。

**対処**

しばらく時間を空けてから、再実行してください。

#### KFDB013EC-E

---

DABroker は終了処理中です。

DABroker is terminating.

**要因**

DABroker を終了しようとしたましたが、終了処理中です。

**処理**

処理を終了します。

**KFDB014EC-E**

---

DABroker は計画終了処理中です。

DABroker is terminating in the planned termination mode.

**要因**

DABroker を終了しようとしたましたが、計画終了処理中です。

**処理**

処理を終了します。

**KFDB015EC-E**

---

DABroker は強制終了処理中です。

DABroker is terminating in the forced termination mode.

**要因**

DABroker を終了しようとしたましたが、強制終了処理中です。

**処理**

処理を終了します。

**KFDB016EC-E**

---

実行中の処理があるため、終了できません。

DABroker cannot terminate because of current processing.

**要因**

DABroker を通常終了<sup>1</sup>しようとしたましたが、接続中のクライアント、実行中の予約処理、又は実行中のエージェント処理があるため、DABroker を終了できません。

**処理**

処理を終了します。

**対処**

1. 実行中の処理、及びすべてのクライアントが終了してから、再実行してください。
2. 強制終了<sup>2</sup>、又は計画終了<sup>3</sup>を選択してください。

**注 1**

[ DABroker 終了 ] ダイアログボックスで通常終了を選択します。

**注 2**

[ DABroker 終了 ] ダイアログボックスで強制終了を選択します。または、サービス

## 7. メッセージ（共通）

を停止させます。

注 3

[DABroker 終了] ダイアログボックスで計画終了選択します。

### KFDB017EC-E

---

指定したクライアントの処理はありません。

The specified client processing was not found.

#### 要因

クライアントの処理を中断しようとしたが、該当する処理<sup>1</sup>はありませんでした。

#### 処理

処理を終了します。

#### 対処

クライアントの処理状態<sup>2</sup>を確認してください。

注 1

[DABroker 管理] ウィンドウで選択されたクライアントの処理です。

注 2

DABroker 管理ユーティリティを使用して確認してください。

### KFDB101EC-E

---

コマンドの引数に誤りがあります。使用法: dabcmstop [-p | -f]

Invalid argument. Usage:dabcmstop [-p | -f]

#### 要因

dabcmstop コマンドのオプションに誤りがあります。

#### 処理

処理を終了します。

#### 対処

コマンドを正しく指定して、再実行してください。

### KFDB102EC-E

---

DABroker コネクションマルチ機能は起動していません。

The DABroker Connection-Multi function is not running.

#### 要因

DABroker コネクションマルチ機能を終了しようとしたが、起動していません。

#### 処理

処理を終了します。



### KFDB103EC-E

---

DABroker コネクションマルチ機能は起動処理中です。コマンドを取り消します。

The DABroker Connection-Multi function is starting. The command is canceled.

**要因**

dabcmstop コマンドを実行しましたが、DABroker コネクションマルチ機能の起動処理が完了していません。

**処理**

処理を終了します。

**対処**

しばらく時間を空けてから、再実行してください。

### KFDB104EC-E

---

DABroker コネクションマルチ機能は終了処理中です。コマンドを取り消します。

The DABroker Connection-Multi function is terminating. The command is canceled.

**要因**

dabcmstop コマンドを実行しましたが、DABroker コネクションマルチ機能は終了処理中です。

**処理**

処理を終了します。

**対処**

しばらく時間を空けてから、再実行してください。

### KFDB105EC-E

---

DABroker コネクションマルチ機能は計画終了処理中です。コマンドを取り消します。

The DABroker Connection-Multi function is terminating in the planned termination mode. The command is canceled.

**要因**

dabcmstop コマンドを実行しましたが、DABroker コネクションマルチ機能は計画終了処理中です。

**処理**

処理を終了します。

### KFDB106EC-E

---

DABroker コネクションマルチ機能は強制終了処理中です。コマンドを取り消します。

The DABroker Connection-Multi function is terminating in the forced termination mode. The command is canceled.

**要因**

## 7. メッセージ（共通）

dabcmstop コマンドを実行しましたが、DABroker コネクションマルチ機能は強制終了処理中です。

### 処理

処理を終了します。

## KFDB107EC-E

---

ほかの端末から dabcmstop コマンドが実行されています。

dabcmstop has been executed from another terminal.

### 要因

dabcmstop コマンドは既にほかの端末から実行されています。

### 処理

処理を終了します。

## KFDB108EC-E

---

DABroker コネクションマルチ機能を終了する権限がありません。

The user does not have authorization to stop the DABroker Connection-Multi function.

### 要因

DABroker コネクションマルチ機能を終了しようとしたユーザが Administrators グループに属していないため、終了できません。

### 処理

処理を終了します。

### 対処

DABroker コネクションマルチ機能は Administrators グループに属しているユーザが終了してください。

## KFDB109EC-E

---

実行中の処理があるため、終了できません。コマンドを取り消します。

The DABroker Connection-Multi function cannot terminate because of current processing. The command is canceled.

### 要因

dabcmstop コマンドをオプションなしで指定しましたが、接続中のユーザがあるため、DABroker コネクションマルチ機能を終了できません。

### 処理

処理を終了します。

### 対処

1. 実行中の処理が終了してから、再実行してください。
2. 強制終了する場合はオプション -f を、計画終了する場合はオプション -p を指定

して、再実行してください。

### KFDB110EC-E

---

-c オプションで指定した仮想コネクションはありません。

This virtual connection is not specified with the -c option.

#### 要因

dabcmstop コマンドに -c オプションを付け、指定した仮想コネクションを中断しようとしたが、該当する処理はありませんでした。

#### 処理

処理を終了します。

#### 対処

dabcmstat コマンドで、実行中の処理を確認してください。

### KFDB111EC-E

---

-d オプションで指定した通信デーモンに対応する処理はありません。

This communication demon is not specified with the -d option.

#### 要因

dabcmstop コマンドに -d オプションを付け、指定した通信デーモンに対応した処理を中断しようとしたが、該当する処理はありませんでした。

#### 処理

処理を終了します。

#### 対処

dabcmstat コマンドで、実行中の処理を確認してください。

### KFDB112EC-E

---

DABroker コネクションマルチ機能は起動処理中です。

The DABroker Connection-Multi function is starting.

#### 要因

DABroker コネクションマルチ機能を終了しようとしたが、起動処理が完了していません。

#### 処理

処理を終了します。

#### 対処

しばらく時間を空けてから、再実行してください。

### KFDB113EC-E

---

DABroker コネクションマルチ機能は終了処理中です。

## 7. メッセージ（共通）

The DABroker Connection-Multi function is terminating.

### 要因

DABroker コネクションマルチ機能を終了しようとしたが、終了処理中です。

### 処理

処理を終了します。

## KFDB114EC-E

---

DABroker コネクションマルチ機能は計画終了処理中です。

The DABroker Connection-Multi function is terminating in the planned termination mode.

### 要因

DABroker コネクションマルチ機能を終了しようとしたが、計画終了処理中です。

### 処理

処理を終了します。

## KFDB115EC-E

---

DABroker コネクションマルチ機能は強制終了処理中です。

The DABroker Connection-Multi function is terminating in the forced termination mode.

### 要因

DABroker コネクションマルチ機能を終了しようとしたが、強制終了処理中です。

### 処理

処理を終了します。

## KFDB116EC-E

---

実行中の処理があるため、終了できません。

The DABroker Connection-Multi function cannot terminate because of current processing.

### 要因

DABroker コネクションマルチ機能を通常終了しようとしたが、接続中のユーザ処理があるため、DABroker コネクションマルチ機能を終了できません。

### 処理

処理を終了します。

### 対処

1. 実行中の処理が終了してから、再実行してください。
2. 強制終了又は計画終了を選択してください。終了形態については、「4.10 コネクションマルチ機能の使用」を参照してください。

**KFDB117EC-E**

---

指定した仮想コネクションはありません。

This specified virtual connection does not exist.

**要因**

処理を中断しようとしたが、( [DABroker コネクションマルチ機能管理] ダイアログボックスで ) 選択された仮想コネクションはありませんでした。

**処理**

処理を終了します。

**対処**

DABroker コネクションマルチ機能管理ユーティリティを使用して仮想コネクションの状態を確認してください。

**KFDB002LC-E**

---

コマンドの引数に誤りがあります。使用法 :dabcltrc [ -c IP アドレス又はホスト名 ]

Invalid argument. Usage:dabcltrc [-c IP-address\_or\_host-name]

**要因**

dabcltrc コマンドのオプションに誤りがあります。

**処理**

処理を終了します。

**対処**

コマンドを正しく指定して、再実行してください。

**KFDB003LC-E**

---

ユーティリティの実行中にメモリ不足が発生しました。

Memory became insufficient during execution of a utility program.

**要因**

ユーティリティの実行中にメモリ不足が発生しました。

**処理**

処理を終了します。

**対処**

しばらく時間を空けてから、再実行してください。なお、このエラーが繰り返し発生する場合は、システム管理者に連絡してください。

**KFDB004LC-E**

---

DABroker は動作していません。

DABroker is not starting.

**要因**

## 7. メッセージ（共通）

コマンドを実行しましたが、DABroker が動作していない状態でした。

### 処理

処理を終了します。

### 対処

DABroker が動作しているかどうか確認してください。DABroker が動作している状態でこのメッセージが出力された場合は、保守員に連絡してください。

## KFDB005LC-E

---

指定された IP アドレス又はホスト名のクライアントとの通信トレースは見つかりません。

Communication information with the specified IP address or host name cannot be traced.

### 要因

指定した IP アドレス、又はホスト名のクライアントとの通信トレースが見つかりません。

### 処理

処理を終了します。

### 対処

指定した IP アドレス又はホスト名を確認してください。

## KFDB001LM-E

---

システムコールでエラーが発生しました。[ XXXX()error=YYYY ]

An error occurred in a system call. [XXXX() errno=YYYY]

XXXX : システムコール名称

YYYY : エラー番号

### 要因

OS のシステムコール関数でエラーが発生しました。

### 処理

処理を終了します。

### 対処

操作を再実行してください。なお、このエラーが繰り返し発生する場合は、システム管理者に連絡してください。

## KFDB001MM-E

---

動作環境定義ファイルが存在しません。[ XXXX ]

The DABroker environment definition file was not found. [XXXX]

XXXX : DABroker 動作環境定義ファイル名称

### 要因

DABroker 動作環境定義ファイルが、DABroker 運用ディレクトリ /conf に存在しません。

#### 処理

DABroker を終了します。

#### 対処

DABroker 動作環境定義ファイルを作成してください。

### KFDB002MM-E

---

動作環境定義に誤りがあります。[ XXXX ]

The environment definition is incorrect. [XXXX]

**XXXX** : 環境変数名

#### 要因

1. DABroker 動作環境定義ファイルに設定した環境変数の値に誤りがあります。
2. ユーザが設定した環境変数の値に誤りがあります。

#### 処理

処理を終了します。

#### 対処

1. テキストエディタを使用して、DABroker 動作環境定義ファイルの環境変数の値を修正してください。
2. ユーザが設定した環境変数の値を修正してください。

### KFDB003MM-E

---

動作環境定義に誤りがあります。LINE=XXXX [ YYYY ]

The environment definition is incorrect. LINE=XXXX [YYYYY]

**XXXX** : エラー発生行

**YYYY** : エラー発生定義

#### 要因

- DABroker 動作環境定義ファイルの構文に誤りがあります。
- DABroker 動作環境定義ファイルに設定した環境変数の値に誤りがあります。

#### 処理

処理を終了します。

#### 対処

テキストエディタを使用して、DABroker 動作環境定義ファイルを修正してください。

### KFDB004MM-E

---

DABroker is not installed.

**要因**

DABroker がインストールされていません。DABroker のインストール環境が不正です。

**処理**

処理を中断します。

**対処**

DABroker を再インストールしてください。

---

**KFDB005MM-E**

システムコールでエラーが発生しました。[XXXX errno=YYYY]

An error occurred in a system call. [XXXX errno=YYYY]

**XXXX** : エラー発生関数の名称

**YYYY** : エラー番号

**要因**

XXXX 関数でエラーが発生しました。

**処理**

処理を中断します。

**対処**

使用する OS のマニュアルを参照しエラー原因を取り除いてから、再実行してください。なお、代表的なシステムコールのエラー番号については、「7.5.3 システムコールのエラー番号」を参照してください。

---

**KFDB006MM-E**

System call error occurred. [XXXX errno=YYYY]

**XXXX** : エラー発生関数の名称

**YYYY** : エラー番号

**要因**

XXXX 関数でエラーが発生しました。

**処理**

処理を終了します。

**対処**

使用する OS のマニュアルを参照しエラー原因を取り除いてから、再実行してください。なお、代表的なシステムコールのエラー番号については、「7.5.3 システムコールのエラー番号」を参照してください。

---

**KFDB007MM-E**

The message file could not be opened. [XXXX errno=YYYY]



**XXXX** : メッセージファイル名称

**YYYY** : エラー番号

#### 要因

DABroker のメッセージファイルがオープンできません。

#### 処理

処理を続行します。このメッセージ出力以降は、メッセージ ID だけを出力します。  
セットアップコマンドの場合は、処理を中止します。

#### 対処

使用する OS のマニュアルを参照しエラー原因を取り除いてから、再実行してください。DABroker 動作環境の設定項目の LANG 環境変数 (DAB\_LANG) に C を設定し、OS の locale を C で稼働した場合、このメッセージが出力されたときは、AIX 5L の環境設定の LC\_FASTMSG として false が設定されているかどうかを確認してください。なお、再実行しても繰り返し発生する場合は、DABroker の動作環境が破壊されていますので、DABroker を組み込み直してください。

### KFDB008MM-E

---

An error occurred in a system call during output of XXXX. [YYYY errno=ZZZZ]

**XXXX** : メッセージログファイル名称

**YYYY** : エラー発生関数名称

**ZZZZ** : エラー番号

#### 要因

メッセージログ出力中にシステムコールエラーが発生しました。

#### 処理

処理を続行します。メッセージを syslog に出力します。

#### 対処

使用する OS のマニュアルを参照しエラー原因を取り除いてから、再実行してください。なお、代表的なシステムコールのエラー番号については、「7.5.3 システムコールのエラー番号」を参照してください。

### KFDB009MM-E

---

メモリを確保できませんでした。XXXX

Required memory cannot be obtained. XXXX

**XXXX** : 確保しようとしたメモリのサイズ、又はメモリ不足でエラーとなったシステムコール名称

#### 要因

DABroker の動作に必要なメモリが不足しています。

**処理**

DABroker を終了します。

**対処**

しばらく時間を空けてから、再実行してください。なお、このエラーが繰り返し発生する場合は、システム管理者に連絡してください。

---

**KFDB010MM-E**

接続先データベース定義に誤りがあります。LINE=XXXX [YYYY]

The connection database definition is incorrect. LINE=XXXX [YYYY]

**XXXX** : エラー発生行

**YYYY** : エラー発生定義

**要因**

- 接続先データベース定義ファイルの構文に誤りがあります。
- 接続先データベース定義ファイルに設定した値に誤りがあります。

**処理**

処理を終了します。

**対処**

テキストエディタを使用して、接続先データベース定義ファイルを修正してください。

---

**KFDB011MM-E**

動作環境定義ファイルに対するアクセス権限がありません。[XXXX]

The user does not have authority to access the environment definition file. [XXXX]

**XXXX** : DABroker 動作環境定義ファイル名称

**要因**

DABroker 動作環境定義ファイルに対するアクセス権限がありません。

**処理**

処理を終了します。

**対処**

DABroker 動作環境定義ファイルに読み込み権限があるかどうか調べてください。  
読み込み権限がなければ、読み込み権限を付加してください。

---

**KFDB012MM-E**

接続先データベース定義ファイルに対するアクセス権限がありません。[XXXX]

DABroker does not have authority to access the connection database definition file. [XXXX]

**XXXX** : 接続先データベース定義ファイル名称

**要因**

接続先データベース定義ファイルに対するアクセス権がありません。

**処理**

処理を終了します。

**対処**

接続先データベース定義ファイルに読み込み権限があるかどうか調べてください。  
読み込み権限がなければ、読み込み権限を付加してください。

**KFDB013MM-E**

---

データベース種別名が重複しています。LINE=XXXX [YYYY]

The database-type-name is duplicated. LINE=XXXX [YYYY]

XXXX : エラー発生行

YYYY : エラー発生ブロック名称

**要因**

接続先データベース定義ファイル中のデータベース種別名が重複しています。

**処理**

処理を終了します。

**対処**

テキストエディタを使用して、接続先データベース定義ファイルの値を修正してください。

**KFDB014MM-E**

---

データベース名が重複しています。LINE=XXXX [YYYY]

The database name is duplicated. LINE=XXXX [YYYY]

XXXX : エラー発生行

YYYY : エラー発生ブロック名称

**要因**

接続先データベース定義ファイル中のデータベース名が重複しています。

**処理**

処理を終了します。

**対処**

テキストエディタを使用して、接続先データベース定義ファイルの値を修正してください。

**KFDB015MM-E**

---

XXXX を定義していません。[YYYY]

The [XXXX] was not found. [YYYY]

**XXXX**：必須定義名称

**YYYY**：定義ブロック名称

**要因**

接続先データベース定義ファイルのブロック中に必須定義がありません。

**処理**

処理を終了します。

**対処**

テキストエディタを使用して、接続先データベース定義ファイルの値を修正してください。

## KFDB016MM-E

---

コネクションマルチ定義に誤りがあります。LINE=XXXX [YYYY]

The Connection-Multi definition is incorrect. LINE=XXXX [YYYY]

**XXXX**：エラー発生行

**YYYY**：エラー発生定義

**要因**

1. コネクションマルチ定義ファイルの構文に誤りがあります。
2. コネクションマルチ定義ファイルに設定した定義値に誤りがあります。

**処理**

処理を終了します。

**対処**

テキストエディタなどを使用して、コネクションマルチ定義ファイルを修正してください。

## KFDB017MM-E

---

コネクションマルチ定義ファイルに対するアクセス権限がありません。[XXXX]

The user does not have authority to access the Connection-Multi definition file. [XXXX]

**XXXX**：コネクションマルチ定義ファイル名称

**要因**

コネクションマルチ定義ファイルに対するアクセス権限がありません。

**処理**

処理を終了します。

**対処**

DABroker コネクションマルチ定義ファイルに対するアクセス権限があるかどうか調べてください。アクセス権が無ければ、アクセス権限を付加してください。  
なお、このエラーが繰り返し発生する場合は、システム管理者に連絡してください。

**KFDB018MM-E**

---

コネクションマルチ名が重複しています。LINE=XXXX [YYYY]

The Connection-Multi-name is duplicated. LINE=XXXX [YYYY]

**XXXX**: エラー発生行

**YYYY**: エラー発生ブロック名称

**要因**

コネクションマルチ定義ファイル中のコネクションマルチ名が重複しています。

**処理**

処理を終了します。

**対処**

テキストエディタなどを使用して、コネクションマルチ定義ファイルの値を修正してください。

**KFDB019MM-E**

---

ディレクトリが存在しません。デフォルトディレクトリを使用します。[XXXX]

The directory was not found. DABroker will use the default directory. [XXXX]

**XXXX**: 環境変数名

**要因**

1. DABroker 動作環境定義ファイルで環境変数に設定したディレクトリが存在しないか、使用できません。
2. ユーザが環境変数に設定したディレクトリが存在しないか、使用できません。

**処理**

環境変数に指定したディレクトリを無視して、デフォルトのディレクトリを使用します。

**対処**

1. 環境変数に設定したディレクトリを作成してください。
2. テキストエディタなどを使用して、DABroker 動作環境定義ファイルの環境変数の値を修正してください。
3. ユーザが設定した環境変数の値を修正してください。
4. DABroker 環境設定ユティリティを使用して、正しいディレクトリを指定してください。

**KFDB020MM-E**

---

ディレクトリが存在しません。[XXXX]

The directory was not found. [XXXX]

**XXXX**: 環境変数名

**要因**

## 7. メッセージ（共通）

1. DABroker 動作環境定義ファイルで環境変数に設定したディレクトリが存在しないか、使用できません。
2. ユーザが環境変数に設定したディレクトリが存在しないか、使用できません。

### 処理

処理を終了します。

### 対策

1. 環境変数に設定したディレクトリを作成してください。
2. テキストエディタなどを使用して、DABroker 動作環境定義ファイルの環境変数の値を修正してください。
3. ユーザが設定した環境変数の値を修正してください。

## KFDB001NM-E

---

システムコールでエラーが発生しました。（エラー関数：XXXX，エラーコード：YYYY）

An error occurred in a system call. (Error function:XXXX, error code:YYYY)

**XXXX**：エラー発生関数名

**YYYY**：GetLastError 関数で返ってきたエラーコード

### 要因

システムコールでエラーが発生しました。

### 処理

処理を終了します。

### 対処

Windows をシャットダウンさせて再実行してください。なお、このエラーが繰り返して発生する場合は、保守員に連絡してください。

## KFDB002NM-E

---

DABroker の実行中に異常が発生しました。DABroker を終了します。（ファイル名：XXXX，行番号：YYYY）

An abnormality occurred during DABroker processing. DABroker terminates.

(File name:XXXX, Line number:YYYY)

**XXXX**：エラーが発生したソースファイル

**YYYY**：エラーが発生した行番号

### 要因

DABroker 実行中に異常が発生しました。

### 処理

処理を終了します。

### 対処

保守員に連絡してください。

**KFDB003NM-E**

---

DABroker の実行中にメモリ不足が発生しました。

Memory became insufficient during DABroker processing.

**要因**

DABroker の実行中にメモリ不足が発生しました。

**処理**

処理を終了します。

**対処**

ほかのアプリケーションプログラムを終了して、再実行してください。

**KFDB004NM-E**

---

動作環境が不正です。DABroker をインストールし直してください。

The environment is incorrect. Re-install DABroker.

**要因**

次の原因が考えられます。

- インストールが正しく完了していない。
- 環境変数（レジストリ）が不正である。
- DABroker のファイルがないか、又は破壊されている。

**処理**

処理を終了します。

**対処**

イベントログ（アプリケーション）にほかのメッセージが出力されている場合は、出力されているエラーメッセージを参照してください。

DABroker をインストールし直して、再実行してください。

**KFDB005NM-E**

---

DABroker の初期化中にエラーが発生しました。

An error occurred during DABroker initialization processing.

**要因**

DABroker の初期化処理でエラーが発生しました。

**処理**

処理を終了します。

**対処**

1. イベントログ（アプリケーション）にほかのメッセージが出力されている場合は、出力されているエラーメッセージを参照してください。
2. ログファイル (dabsv.log) にほかのメッセージが出力されている場合は、出力されているエラーメッセージを参照してください。

## 7. メッセージ（共通）

3. 定義エラーに対処できない場合は、該当する定義ファイルを削除してください。

### KFDB101NM-E

---

サービス制御処理中にエラーが発生しました。（エラーコード 1：XXXX，エラーコード 2：YYYY）

An error occurred during service controlled processing. (Error code 1:XXXX, error code 2:YYYY)

**XXXX**：エラー発生関数種別

**YYYY**：GetLastError で返ってきたエラーコード

#### 要因

サービス制御処理中にエラーが発生しました。

#### 処理

処理を終了します。

#### 対処

1. イベントログ（アプリケーション）、又はメッセージログにほかのメッセージが出力されている場合は、出力されているエラーメッセージを参照してください。
2. 定義エラーに対処できない場合は、該当する定義ファイルを削除してください。
3. DABroker をインストールし直して、再実行してください。
4. 1 から 3 の方法で対処できない場合は、Windows をシャットダウンさせて再実行してください。なお、このエラーが繰り返し発生する場合は、保守員に連絡してください。

### KFDB102NM-E

---

サービス制御処理中にメモリ不足が発生しました。

Memory became insufficient during service controlled processing.

#### 要因

サービス制御処理中にメモリ不足が発生しました。

#### 処理

DABroker のサービス制御処理を終了します。

#### 対処

ほかのアプリケーションプログラムの終了などによって、動作環境のメモリを確保してから、再実行してください。

### KFDB103NM-I

---

DABroker サービスを開始しました。

DABroker service has started.

#### 要因

DABroker サービスを開始し、DABroker を起動しました。



**処理**

DABroker サービスを起動しました。

**KFDB104NM-Q**

---

DABroker サービスを停止してもよろしいですか？

Do you want to terminate the DABroker service?

**要因**

DABroker サービスを停止し、DABroker を終了しようとしてしました。

**処理**

ユーザの応答を待ちます。

**対処**

DABroker を停止する場合は [ はい ] を、停止しない場合は [ いいえ ] ボタンを選択してください。

**KFDB105NM-E**

---

DABroker サービスの情報が誤っているため起動できません。( エラーコード : XXXX )

DABroker cannot start because a DABroker service parameter is invalid. (Error code:XXXX)

**XXXX** : GetLastError 関数で返ってきたエラーコード

**要因**

DABroker サービスを開始しようとしてしましたが、DABroker サービスの情報が誤っていたためエラーが発生しました。

**処理**

処理を終了します。

**対処**

DABroker をインストールし直してください。その後、再実行してください。

**KFDB151NM-E**

---

サービス制御処理中にエラーが発生しました。( エラーコード 1 : XXXX , エラーコード 2 : YYYY )

An error occurred during service controlled processing. (Error code 1:XXXX, error code 2:YYYY)

**XXXX** : エラー発生関数種別

**YYYY** : GetLastError で返ってきたエラーコード

**要因**

DABroker コネクションマルチ機能のサービス制御処理中にエラーが発生しました。

**処理**

処理を終了します。

**対処**

1. イベントログ（アプリケーション）、又はメッセージログにほかのメッセージが出力されている場合は、出力されているエラーメッセージを参照してください。
2. 定義エラーを対処できない場合は、該当する定義ファイルを削除してください。
3. DABroker をインストールし直して、再実行してください。
4. 1 から 3 の方法で対処できない場合は、Windows をシャットダウンさせて再実行してください。なお、このエラーが繰り返し発生する場合は、保守員に連絡してください。

---

**KFDB152NM-E**

サービス制御処理中にメモリ不足が発生しました。

Memory became insufficient during service controlled processing.

**要因**

DABroker コネクションマルチ機能のサービス制御処理中にメモリ不足が発生しました。

**処理**

DABroker コネクションマルチ機能のサービス制御処理を終了します。

**対処**

ほかのアプリケーションプログラムの終了などによって、動作環境のメモリを確保してから、再実行してください。

---

**KFDB153NM-I**

DABroker コネクションマルチ機能サービスを開始しました。

The DABroker Connection-Multi function service has started.

**要因**

DABroker コネクションマルチ機能サービスを開始し、DABroker コネクションマルチ機能を起動しました。

**処理**

DABroker コネクションマルチ機能サービスを起動しました。

---

**KFDB154NM-Q**

DABroker コネクションマルチ機能サービスを停止してもよろしいですか？

Do you want to terminate the DABroker Connection-Multi function service?

**要因**

DABroker コネクションマルチ機能サービスを停止し、DABroker コネクションマルチ機能を終了しようとしてしました。

**処理**

ユーザの応答を待ちます。

**対処**

DABroker コネクションマルチ機能を停止する場合は [ はい ] を、停止しない場合は [ いいえ ] ボタンを選択してください。

**KFDB155NM-E**

---

DABroker コネクションマルチ機能サービスの情報が誤っているため起動できません。(エラーコード:XXXX)

The DABroker Connection-Multi function cannot start because a DABroker service parameter is invalid. (Error code:XXXX)

**XXXX**: GetLastError 関数で返ってきたエラーコード

**要因**

DABroker サービスを開始しようとしたますが、DABroker サービスの情報が誤っていたためエラーが発生しました。

**処理**

処理を終了します。

**対処**

DABroker をインストールし直してください。その後、再実行してください。

**KFDB201NM-E**

---

ディレクトリが正しくありません。

The directory is invalid.

**要因**

次の原因が考えられます。

- ディレクトリ名の指定に誤りがある
- 存在しないディレクトリが指定されている

**処理**

処理を終了します。

**対処**

ディレクトリ名を正しく指定して、再実行してください。

**KFDB202NM-E**

---

範囲外の数値データが入力されました。

The entered numerical data is outside the range.

**要因**

次の原因が考えられます。

- 数値データ以外の文字が入力された
- 全角文字が入力された
- 指定できる範囲外の数値データ入力された

## 7. メッセージ（共通）

### 処理

処理を終了します。

### 対処

指定できるデータの範囲を確認してから，データを再入力してください。

## KFDB203NM-Q

---

クライアントの処理を中断します。IP アドレス：XXXX，ホスト名：YYYY

The client processing was canceled. IP address:XXXX host name:YYYY

**XXXX**：中断するクライアント処理の IP アドレス

**YYYY**：中断するクライアント処理のホスト名

### 要因

クライアントプロセスを管理ユティリティで中断しようとしてしました。

### 処理

ユーザの応答を待ちます。

### 対処

クライアントプロセスを中断する場合は [ はい ] を，中断しない場合は [ いいえ ] ボタンを選択してください。

## KFDB204NM-E

---

レジストリ名 XXXX の値が長過ぎます。

The registry name XXXX is too long.

**XXXX**：レジストリの値の名前

### 要因

レジストリ名 XXXX の値の文字列長が 1,024 バイトを超えました。

### 処理

処理を終了します。

### 対処

レジストリエディタで，レジストリ名 XXXX の値の文字列を 1,024 バイト以下に設定してください。

## KFDB205NM-E

---

レジストリ名 XXXX で，DABroker がサポートしているデータタイプと異なるデータタイプが取得されました。

DABroker found a non-supported data type in the registry name XXXX.

**XXXX**：レジストリの値の名前

### 要因

レジストリ名 XXXX に DABroker がサポートしているデータタイプと異なるデータタイプが指定されました。

#### 処理

処理を終了します。

#### 対処

レジストリエディタでデータを修正してください。

### KFDB206NM-E

---

レジストリ名 XXXX の値の取得に失敗しました。(エラー関数: YYYYY, エラーコード: ZZZZ)

DABroker failed to get the value of registry name XXXX.

(Error function: YYYYY, error code: ZZZZ)

**XXXX**: レジストリの値の名前

**YYYYY**: エラー関数名

**ZZZZ**: GetLastError 関数に返されたエラーコード

#### 要因

次の原因が考えられます。

- レジストリが破壊された
- DABroker, 又はユティリティの稼働環境が不安定になった
- DABroker, 又はユティリティが破壊された
- レジストリの読み取り権限がない

#### 処理

処理を終了します。

#### 対処

1. DABroker, 又はユティリティを一度終了して, 操作を再実行してください。
2. レジストリに読み取り権限を付与してください。
3. 1, 及び 2 の方法で対処できない場合は, Windows を再起動するか, 又は DABroker をインストールし直してください。

### KFDB207NM-E

---

レジストリ名 XXXX の値の更新に失敗しました。(エラー関数: YYYYY, エラーコード: ZZZZ)

DABroker failed to update the value of registry name XXXX. (Error function: YYYYY, error code: ZZZZ)

**XXXX**: レジストリの値の名前

**YYYYY**: エラー関数名

**ZZZZ**: GetLastError 関数に返されたエラーコード

#### 要因

## 7. メッセージ（共通）

次の原因が考えられます。

- レジストリが破壊された
- DABroker，又はユティリティの稼働環境が不安定になった
- DABroker，又はユティリティが破壊された
- レジストリに書き込み権限がない

### 処理

処理を続行します。

### 対処

1. DABroker，又はユティリティを一度終了して，操作を再実行してください。
2. レジストリに書き込み権限を付与してください。
3. 1.，及び2の方法で対処できない場合は，Windows を再起動するか，又は DABroker をインストールし直してください。

## KFDB211NM-E

---

DABroker が起動中のため，動作環境定義の更新はできません。

An environment definition cannot be updated because DABroker is running.

### 要因

環境設定ユティリティで，DABroker の動作環境を更新しようとしたが，DABroker が起動中のためできませんでした。

### 処理

処理を終了します。

### 対処

DABroker を終了してから，再実行してください。

## KFDB213NM-E

---

環境設定ユティリティを実行する権限がありません。

The user does not have authority to execute the environment setting utility.

### 要因

環境設定ユティリティを実行したユーザが Administrators グループに属していないため，実行できません。

### 処理

処理を終了します。

### 対処

環境設定ユティリティは，Administrators グループに属しているユーザが実行してください。

## KFDB214NM-E

---

取得する情報の種類が指定されていません。

The type of information to be acquired is not specified.

**要因**

データベースアクセストレースの取得が指示されたにもかかわらず、取得する情報の種類が一つも指定されていません。

**処理**

[ 設定値変更 ] ダイアログボックスを再表示し、ユーザの操作を待ちます。

**対処**

取得する情報の種類を一つ以上指定するか、[ アクセストレースを取得する ] チェックボックスをオフにして、再実行してください。

## KFDB215NM-E

---

DABroker が起動中のため、更新できません。

Cannot update because DABroker is running.

**要因**

DABroker の定義を更新しようとしたますが、DABroker が起動中のため更新できませんでした。

**処理**

処理を終了します。

**対処**

DABroker を終了してから、再実行してください。

## KFDB216NM-W

---

DABroker が起動中のため、更新できません。

Cannot update because DABroker is running.

**要因**

DABroker の定義を更新しようとしたますが、DABroker が起動中のためできませんでした。

**処理**

読み取り専用モードで実行します。

**対処**

DABroker を終了してから、再実行してください。

## KFDB217NM-W

---

DABroker コネクションマルチ機能が起動中のため、更新できません。

Cannot update because the DABroker Connection-Multi function is running.

**要因**

DABroker の定義を更新しようとしたますが、DABroker コネクションマルチ機能

## 7. メッセージ（共通）

が起動中のためできませんでした。

### 処理

読み取り専用モードで実行します。

### 対処

DABroker コネクションマルチ機能を終了してから、再実行してください。

## KFDB250NM-I

---

トレースを出力しました。

The trace has been output.

### 要因

トレース出力ユティリティで指定したファイルにトレースを出力しました。

### 処理

処理を続行します。

## KFDB251NM-I

---

出力するトレースがありません。

The trace to be output was not found.

### 要因

出力を要求された種別のトレースが 1 件も取得されていません。

### 処理

処理を続行します。

## KFDB252NM-E

---

通信トレースの出力処理中にエラーが発生しました。

An error occurred during output processing for the communication-trace.

### 要因

次の原因が考えられます。

- 出力先のディスクに十分な容量がない
- 出力先のディスクに書き込む権限がない
- 出力先のディスクが書き込み禁止である
- 出力先のファイル指定に誤りがある

### 処理

処理を終了します。

### 対処

出力先のディスク、ファイル、及びファイルの指定を確認し、再実行してください。



**KFDB253NM-E**

---

アクセストレースの出力処理中にエラーが発生しました。

An error occurred during output processing for the access-trace.

**要因**

次の原因が考えられます。

- 出力先のディスクに十分な容量がない
- 出力先のディスクに書き込む権限がない
- 出力先のディスクが書き込み禁止である

**処理**

処理を終了します。

**対処**

出力先のディスク、又はファイルを確認し、再実行してください。

**KFDB302NM-E**

---

接続できないデータベース種別が指定されています。

You specified an invalid database type.

**要因**

クライアントからデータベースへの接続が要求されましたが、サポートしていないデータベース種別のため、処理できません。

**処理**

データベースとの接続を中止し、コネクションを解放します。

**対処**

接続できるデータベース種別を指定してください。

**KFDB002RC-E**

---

コマンドの引数に誤りがあります。使用法 :dabdbtrc [-u ユーザ ID] [-p プログラム名]

Invalid argument. Usage:dabdbtrc [-u user-ID][-p program-name]

**要因**

dabdbtrc コマンドに指定したオプションに誤りがあります。

**処理**

処理を終了します。

**対処**

コマンドを正しく指定して、再実行してください。

**KFDB003RC-E**

---

ユーティリティの実行中にメモリ不足が発生しました。

Memory became insufficient during execution of a utility program.

**要因**

ユティリティの実行中にメモリ不足が発生しました。

**処理**

処理を終了します。

**対処**

しばらく時間を空けてから、再実行してください。なお、このエラーが繰り返し発生する場合は、システム管理者に連絡してください。

---

**KFDB001RM-E**

システムコールでエラーが発生しました。[ XXXX()error=YYYY ]

An error occurred in a system call. [XXXX() errno=YYYY]

XXXX：システムコール名称

YYYY：エラー番号

**要因**

OS のシステムコール関数でエラーが発生しました。

**処理**

処理を終了します。

**対処**

操作を再実行してください。なお、このエラーが繰り返し発生する場合は、システム管理者に連絡してください。

---

**KFDB001RR-E**

指定されたユーザ ID のデータベースとのアクセストレースは見つかりません。

The access-trace for the database that has the specified user ID could not be found.

**要因**

指定したユーザ ID の、データベースアクセストレースが見つかりません。

**処理**

処理を終了します。

**対処**

指定したユーザ ID を確認してください。

---

**KFDB002RR-E**

指定されたプログラム名のデータベースとのアクセストレースは見つかりません。

The access-trace for the database that has the specified program name could not be found.

**要因**

指定したクライアントのプログラム名の、データベースアクセストレースが見つかりません。

**処理**

処理を終了します。

**対処**

指定したクライアントのプログラム名を確認してください。

**KFDB003RR-E**

---

指定されたユーザ ID、又はプログラム名のデータベースとのアクセストレースは見つかりません。

The access-trace for the database that has the specified user ID or program name could not be found.

**要因**

指定したユーザ ID、又はクライアントのプログラム名の、データベースアクセストレースが見つかりません。

**処理**

処理を終了します。

**対処**

指定したユーザ ID、又はクライアントのプログラム名を確認してください。

**KFDB001SC-E**

---

コマンドの引数に誤りがあります。使用法 :dabstat

Invalid argument. Usage:dabstat

**要因**

dabstat コマンドのオプションに誤りがあります。

**処理**

処理を終了します。

**対処**

コマンドを正しく指定して、再実行してください。

**KFDB002SC-E**

---

DABroker は起動していません。

DABroker is not running.

**要因**

DABroker の動作状態を表示 しようとしたますが、DABroker は起動していません。

**処理**

処理を終了します。

**注**

## 7. メッセージ（共通）

Windows 対応の DABroker の場合は、管理ユーティリティを実行したときです。

UNIX 対応の DABroker の場合は、dabstat コマンドを実行したときです。

### KFDB003SC-E

---

DABroker は起動処理中です。コマンドを取り消します。

DABroker is starting. The command is canceled.

#### 要因

dabstat コマンドを実行しましたが、DABroker の起動処理が完了していません。

#### 処理

処理を終了します。

#### 対処

しばらく時間を空けて、再実行してください。

### KFDB004SC-E

---

DABroker は終了処理中です。コマンドを取り消します。

DABroker is terminating. The command is canceled.

#### 要因

dabstat コマンドを実行しましたが、DABroker は終了処理中です。

#### 処理

処理を終了します。

### KFDB005SC-I

---

DABroker は計画終了処理中です。

DABroker is terminating in the planned termination mode.

#### 要因

DABroker の動作状態を表示しようとしたが、DABroker は計画終了処理中です。

#### 処理

DABroker の動作状態を表示し、計画終了を続行します。

#### 注

Windows 対応の DABroker の場合は、管理ユーティリティを実行したときです。

UNIX 対応の DABroker の場合は、dabstat コマンドを実行したときです。

### KFDB006SC-E

---

DABroker は強制終了処理中です。コマンドを取り消します。

DABroker is terminating in the forced termination mode. The command is canceled.

**要因**

dabstat コマンドを実行しましたが、DABroker は強制終了処理中です。

**処理**

処理を終了します。

**KFDB007SC-E**

---

DABroker は起動処理中です。

DABroker is starting.

**要因**

DABroker 管理ユーティリティを実行しましたが、DABroker の起動処理が完了していません。

**処理**

処理を終了します。

**対処**

しばらく時間を空けて、再実行してください。

**KFDB008SC-E**

---

DABroker は終了処理中です。

DABroker is terminating.

**要因**

DABroker 管理ユーティリティを実行しましたが、DABroker は終了処理中です。

**処理**

処理を終了します。

**KFDB009SC-E**

---

DABroker は強制終了処理中です。

DABroker is terminating in the forced termination mode.

**要因**

DABroker 管理ユーティリティを実行しましたが、DABroker は強制終了処理中です。

**処理**

処理を終了します。

**KFDB101SC-E**

---

コマンドの引数に誤りがあります。使用法：dabcmstat

Invalid argument. Usage:dabcmstat

**要因**

dabcmstat コマンドのオプションに誤りがあります。

## 7. メッセージ（共通）

### 処理

処理を終了します。

### 対処

コマンドを正しく指定して、再実行してください。

## KFDB102SC-E

---

DABroker コネクションマルチ機能は起動していません。

The DABroker Connection-Multi function is not running.

### 要因

DABroker コネクションマルチ機能の動作状態を表示 しようとしたが、  
DABroker コネクションマルチ機能は起動していません。

### 処理

処理を終了します。

### 注

Windows 対応の DABroker の場合は、プログラムフォルダに登録された  
[DABroker コネクションマルチ機能管理]を選択したときです。UNIX 対応の  
DABroker の場合は、dabcmstat コマンドを実行したときです。

## KFDB103SC-E

---

DABroker コネクションマルチ機能は起動処理中です。コマンドを取り消します。

The DABroker Connection-Multi function is starting. The command is canceled.

### 要因

dabcmstat コマンド実行しましたが、DABroker コネクションマルチ機能の起動処  
理が完了していません。

### 処理

処理を終了します。

### 対処

しばらく時間を空けて、再実行してください。

## KFDB104SC-E

---

DABroker コネクションマルチ機能は終了処理中です。コマンドを取り消します。

The DABroker Connection-Multi function is terminating. The command is canceled.

### 要因

dabcmstat コマンドを実行しましたが、DABroker コネクションマルチ機能は終了  
処理中です。

### 処理

処理を終了します。

## KFDB105SC-I

---

DABroker コネクションマルチ機能は計画終了処理中です。

The DABroker Connection-Multi function is terminating in the planned termination mode.

### 要因

DABroker コネクションマルチ機能の動作状態を表示しようとしたが、  
DABroker コネクションマルチ機能は計画終了処理中です。

### 処理

DABroker コネクションマルチ機能の動作状態を表示し、計画終了を続行します。

### 注

Windows 対応の DABroker の場合は、プログラムフォルダに登録された  
[DABroker コネクションマルチ機能管理] を選択したときです。UNIX 対応の  
DABroker の場合は、dabcmstat コマンドを実行したときです。

## KFDB106SC-E

---

DABroker コネクションマルチ機能は強制終了処理中です。コマンドを取り消します。

The DABroker Connection-Multi function is terminating in the forced termination mode. The command is canceled.

### 要因

dabcmstat コマンドを実行しましたが、DABroker コネクションマルチ機能は強制  
終了処理中です。

### 処理

処理を終了します。

## KFDB107SC-E

---

DABroker コネクションマルチ機能は起動処理中です。

The DABroker Connection-Multi function is starting.

### 要因

DABroker コネクションマルチ機能管理ユーティリティを実行しましたが、DABroker  
コネクションマルチ機能の起動処理が完了していません。

### 処理

処理を終了します。

### 対処

しばらく時間を空けて、再実行してください。

## KFDB108SC-E

---

DABroker コネクションマルチ機能は終了処理中です。

The DABroker Connection-Multi function is terminating.

**要因**

DABroker コネクションマルチ機能管理ユーティリティを実行しましたが、DABroker コネクションマルチ機能は終了処理中です。

**処理**

処理を終了します。

## **KFDB109SC-E**

---

DABroker コネクションマルチ機能は強制終了処理中です。

The DABroker Connection-Multi function is terminating in the forced termination mode.

**要因**

DABroker コネクションマルチ機能管理ユーティリティを実行しましたが、DABroker コネクションマルチ機能は強制終了処理中です。

**処理**

処理を終了します。

## **KFDB001SM-E**

---

システムコールでエラーが発生しました。[ XXXX()errno=YYYY ]

An error occurred in a system call. [XXXX() errno=YYYY]

**XXXX** : システムコール名称

**YYYY** : エラー番号

**要因**

OS のシステムコール関数でエラーが発生しました。

**処理**

処理を終了します。

**対処**

操作を再実行してください。なお、このエラーが繰り返し発生する場合は、システム管理者に連絡してください。

## **KFDB002SM-E**

---

共有メモリを取得できませんでした。[ shmget()errno=XXXX ]

Shared memory cannot be obtained. [shmget() errno=XXXX]

**XXXX** : エラー番号

**要因**

OS のシステムコール関数 (shmget) でエラーが発生しました。

**処理**



処理を終了します。

#### 対処

操作を再実行してください。なお、このエラーが繰り返し発生する場合は、システム管理者に連絡してください。

### KFDB003SM-E

---

共有メモリを削除できませんでした。[ shmctl()errno=XXXX ]

Shared memory cannot be deleted. [shmctl() errno=XXXX]

**XXXX** : エラー番号

#### 要因

OS のシステムコール関数 (shmctl) でエラーが発生しました。

#### 処理

処理を続行します。

#### 対処

このエラーが繰り返し発生する場合は、システム管理者に連絡してください。

### KFDB004SM-E

---

セマフォを取得できませんでした。[ semget()errno=XXXX ]

The semaphore cannot be obtained. [semget() errno=XXXX]

**XXXX** : エラー番号

#### 要因

OS のシステムコール関数 (semget) でエラーが発生しました。

#### 処理

処理を終了します。

#### 対処

操作を再実行してください。なお、このエラーが繰り返し発生する場合は、システム管理者に連絡してください。

### KFDB005SM-E

---

セマフォを削除できませんでした。[ semctl()errno=XXXX ]

The semaphore cannot be deleted. [semctl() errno=XXXX]

**XXXX** : エラー番号

#### 要因

OS のシステムコール関数 (semctl) でエラーが発生しました。

#### 処理

処理を続行します。

**対処**

このエラーが繰り返し発生する場合は、システム管理者に連絡してください。

**KFDB006SM-E**

---

ユティリティの実行中にメモリ不足が発生しました。

Memory is insufficient during execution of a utility program.

**要因**

ユティリティの実行中にメモリ不足が発生しました。

**処理**

処理を終了します。

**対処**

しばらく時間を空けてから、再実行してください。なお、このエラーが繰り返し発生する場合は、システム管理者に連絡してください。

**KFDB001TD-E**

---

システムコールでエラーが発生しました。[XXXX errno=YYYY]

An error occurred in a system call. [XXXX errno=YYYY]

**XXXX** : システムコール名称

**YYYY** : システムコールのエラー番号

**要因**

XXXX システムコールでエラーが発生しました。

**処理**

クライアントからの要求を受け付けません。

**対処**

使用する OS のマニュアルを参照しエラー原因を取り除いてから、再実行してください。なお、代表的なシステムコールのエラー番号については、「7.5.3 システムコールのエラー番号」を参照してください。

**KFDB002TD-E**

---

メモリ不足が発生しました。

Memory is insufficient.

**要因**

メモリ不足が発生しました。

**処理**

クライアントからの要求を受け付けません。

**対処**

しばらく時間を空けてから、再実行してください。なお、このエラーが繰り返し発

生ずる場合は、実メモリ、又は仮想メモリの設定を見直してください。

#### KFDB003TD-E

---

指定されたカーソルは使用中、又は初期化処理がされていません。[ CursorId=XXXX ]

The specified cursor is being used, or it is not initialized. [CursorId=XXXX]

**XXXX**：カーソル番号

##### 要因

指定されたカーソルは、他の処理で使用中です。または、初期化処理がされていません。

##### 処理

クライアントからの要求を受け付けません。

##### 対処

未使用のカーソルを使用して、再実行してください。または、初期化処理をしてください。

#### KFDB004TD-E

---

カーソルの値が不正です。[ CursorId=XXXX ]

The cursor value is invalid. [CursorId=XXXX]

**XXXX**：カーソルの値

##### 要因

指定されたカーソルの値が不正です。

##### 処理

クライアントからの要求を受け付けません。

##### 対処

カーソルは 1 から 64 の値を指定してください。

#### KFDB005TD-E

---

不正なデータを受信しました。[ ErrorCode=XXXX ]

Invalid data was received. [ErrorCode=XXXX]

**XXXX**：保守用情報

##### 要因

クライアントから不正なデータを受信しました。

##### 処理

クライアントからの要求を受け付けません。

##### 対処

クライアントのバージョン、又は DABroker のバージョンを確認してください。

## KFDB006TD-E

---

必要なパラメタがありません。または、パラメタの値が不正です。[ XXXX ]

The required parameter was not found, or the parameter value is invalid. [XXXX]

**XXXX**：パラメタ名

USER ID：ユーザ ID

RD NODE NAME：RD ノード名称

TABLE TYPE：表属性

ABSTRACT KIND：データベース種別名

ABSTRACT NAME：データベース名

DATASOURCE：ODBC3.0 のデータソース名

### 要因

パラメタがありません。または、パラメタの値が不正です。

### 処理

クライアントからの要求を受け付けません。

### 対処

パラメタを正しく設定して、再実行してください。

## KFDB007TD-E

---

指定された機能はサポートしていません。[ RequestCode=XXXX ]

DABroker does not support the specified function. [RequestCode=XXXX]

**XXXX**：保守用情報

### 要因

クライアントのバージョンが新しいため、サポートしていない機能を要求しました。  
又は、クライアントが不正なデータを送信しました。

### 処理

クライアントからの要求を受け付けません。

### 対処

クライアントのバージョン、又は DABroker のバージョンを確認してください。なお、クライアントからの要求コードについては、「7.5.2 要求コード / 応答コード」を参照してください。

## KFDB008TD-E

---

システムでエラーが発生しました。[ ErrorCode=XXXX ]

An error occurred in the system. [ErrorCode=XXXX]

**XXXX**：保守用情報

### 要因

DABroker システム内でエラーが発生しました。

**処理**

クライアントからの要求を受け付けません。

**対処**

保守員に連絡してください。

**KFDB009TD-E**

---

返信データの要求サイズが不正です。[ResponseSize=XXXX]

The request size of reply data is invalid. [ResponseSize=XXXX]

**XXXX** : 保守用情報

**要因**

クライアントが要求した返信データのサイズが不正です。

**処理**

クライアントからの要求を受け付けません。

**対処**

保守員に連絡してください。

**KFDB010TD-E**

---

要求コードのシーケンスエラーが発生しました。[RequestCode=XXXX-YYYY]

A sequence error of the request code occurred. [RequestCode=XXXX-YYYY]

**XXXX** : 前回の要求コード

**YYYY** : 今回の要求コード

**要因**

クライアントからの要求コードのシーケンスエラーが発生しました。

**処理**

クライアントからの要求を受け付けません。

**対処**

出力された要求コードを基に要求シーケンスを見直してください。なお、要求コードについては、「7.5.2 要求コード / 応答コード」を参照してください。

**KFDB011TD-E**

---

指定されたデータベースは未サポートです。

DABroker does not support the specified database.

**要因**

クライアントのバージョンが新しいため、サポートしていないデータベースを指定しました。または、クライアントが不正なデータを送信しました。

**処理**

クライアントからの要求を受け付けません。

**対処**

接続先のデータベースを見直してください。

**KFDB012TD-E**

---

指定された SQL に誤りがあります。

The specified SQL is incorrect.

**要因**

クライアントが指定した SQL に次に示す誤りがあります。

- 「:」の使用方法が不正です。

**処理**

クライアントからの要求を受け付けません。

**対処**

SQL の誤りを修正し、再実行してください。

**KFDB013TD-E**

---

データベースアクセスライブラリでエラーが発生しました。[ ErrorCode=XXXX ]

An error occurred in the database access library. [ErrorCode=XXXX]

XXXX：詳細コード

**要因**

データベースアクセスライブラリでエラーが発生しました。

**処理**

クライアントからの要求を受け付けません。

**対処**

詳細コードを参照しエラー原因を取り除いてから、再実行してください。なお、詳細コードについては、「7.5.1 DABroker 詳細コード」を参照してください。

**KFDB015TD-E**

---

タイムオーバーのため処理を中断しました。

**要因**

タイムアウトが発生しました。

**処理**

クライアントからの要求を受け付けません。

**対処**

クライアントを再起動してから、操作を再実行してください。なお、このエラーが繰り返し発生する場合は、システム管理者に連絡してください。

**KFDB016TD-E**

---

データベースアクセスでエラーが発生しました。[ ErrorCode=XXXX ]

A database access error occurred. [ErrorCode=XXXX]

**XXXX** : DBMS のエラーコード

**要因**

データベースアクセスでエラーが発生しました。

**処理**

クライアントからの要求を受け付けません。

**対処**

DBMS のマニュアルを参照してエラーとなる原因を取り除き、操作を再実行してください。

**KFDB030TD-W**

---

キャンセルされたため、処理を中断しました。

Processing was canceled.

**要因**

キャンセルされたため、処理を中断しました。

**処理**

処理を終了します。

**KFDB031TD-W**

---

処理が終了したため、キャンセルできません。

Processing cannot be canceled because it has already ended

**要因**

処理をキャンセルしようとしたますが、処理が終了したため、キャンセルできませんでした。

**処理**

キャンセル処理を終了します。

**KFDB032TD-E**

---

クライアントでサポートされていないデータ型があります。(DataType=XXXX)

A data type that the client does not support was found. (DataType=XXXX)

**XXXX** : データ属性コード

**要因**

クライアントでサポートされていないデータ型があります。

**処理**

## 7. メッセージ（共通）

処理を終了します。

### 対処

表の定義，又は DABroker のバージョンを見直してください。また，データ属性コードについては，接続先のデータベースのマニュアルを参照してください。

## KFDB033TD-E

---

データベースに接続されていません。

Not connected to the database.

### 要因

データベースに接続されていません。

### 処理

処理を終了します。

### 対処

データベースの接続を行ってから，処理を再実行してください。

## KFDB034TD-E

---

指定されたファイルを削除する権限がありません。

ファイル名：XXXX

The user does not have authorization to delete the specified file. File:XXXX

XXXX：ファイル名

### 要因

指定されたファイルを削除する権限がありません。

### 処理

処理を終了します。

### 対処

ファイルの権限を確認し，再実行してください。

## KFDB035TD-E

---

指定されたファイルがありません。ファイル名：XXXX

The specified file was not found. File:XXXX

XXXX：ファイル名

### 要因

指定されたファイルが見つかりません。

### 処理

処理を終了します。

### 対処

ファイルの名を確認し，再実行してください。



**KFDB036TD-E**

指定されたファイルの削除に失敗しました。ファイル名 : XXXX [ unlink ( ) errno = YYYYY ]

DABroker failed to delete the specified file. File:XXXX [unlink() errno=YYYYY]

**XXXX** : ファイル名

**YYYY** : unlink() のエラー番号

**要因**

指定されたファイルの削除に失敗しました。

**処理**

処理を終了します。

**対処**

unlink() のエラー番号を参照してエラーとなる原因を取り除いてください。なお、unlink() のエラー番号については、「7.5.3 システムコールのエラー番号」を参照してください。

**KFDB037TD-E**

クライアントへの情報の送信に使用する領域が不足しました。要因 = XXXX

The area for sending information to the client was insufficient. Cause=XXXX

**XXXX** : 処理種別

**要因**

クライアントへの情報の送信に使用する領域が不足しました。

**処理**

クライアントからの要求を受け付け、処理を行いました。

**対処**

クライアントプログラムで設定した受信データ領域長を見直してください。データベースに対して更新、又は表の定義を要求した場合、データベースにアクセスし、処理が正しく実行されているか確認してください。

なお、出力された処理種別によって次の計算式を使用して必要な受信データ領域長を算出し、受信データ領域長を見直してください。ただし、対策後もこのエラーが繰り返し発生する場合、及びこのほかの処理種別が出力された場合は、保守員に連絡してください。

1. 処理種別が EXT-CMD <Prepare> の場合

$$24 * n + \sum_{i=1}^n ( \lceil \text{検索対象の列名称の長さ} / 4 \rceil * 4 ) \text{ バイト } (n : \text{検索する列数})$$

2. 処理種別が EXT-CMD <Fetch> の場合

検索する 1 レコードの長さ + 4 \* 検索する列数 バイト

3. 処理種別が PROCEDURE PREPARE の場合

## 7. メッセージ ( 共通 )

$$52+36 * n + \sum_{i=1}^n ( \uparrow ( \text{パラメタ列名称の長さ} / 4 ) \uparrow * 4 ) \quad \text{バイト}$$

(n : 入力, 出力, 及び入出力パラメタ数\*2の和)

### 4. 処理種別が PROCEDURE EXECUTE の場合

$$44+20 * n + \sum_{i=1}^n ( \uparrow ( \text{出力, 又は入出力パラメタの列名称の長さ} / 4 ) \uparrow * 4 ) \quad \text{バイト}$$

(n : 出力, 及び入出力パラメタ数の和)

### 5. 処理種別が PROCEDURE-PARAMETER の場合

$$52+48 * n + \sum_{i=1}^n ( \uparrow ( \text{入力, 又は出力, 入出力パラメタの列名称の長さ} / 4 ) \uparrow * 4 ) \quad \text{バイト}$$

(n : 入力, 及び出力, 入出力パラメタ数の和)

### 6. 処理種別が PROCEDURE-RESULT の場合

$$52+48 * m + \sum_{i=1}^n ( \uparrow ( \text{入力, 又は出力, 入出力パラメタの列名称の長さ} / 4 ) \uparrow * 4 ) + 36 * n +$$
$$\sum_{i=1}^n ( \uparrow ( \text{ResultSetの列名称の長さ} / 4 ) \uparrow * 4 ) \quad \text{バイト}$$

(m : 入力, 及び出力, 入出力パラメタ数の和 n : ResultSet数)

### 7. 処理種別が EXT-CMD <EXECUTE> の場合

$$52+4 * \text{設定された可変値データのうち実行されたレコード数} \quad \text{バイト}$$

## KFDB040TD-E

---

指定されたデータベース種別定義がありません。データベース種別名 : XXXX

The specified database type definition was not found. Database-type-name:XXXX

XXXX : データベース種別名

### 要因

指定されたデータベース種別名が見つかりません。

### 処理

クライアントからの要求を受け付けません。

### 対処

接続先データベース定義で指定したデータベース種別名を確認し, 再実行してください。

## KFDB041TD-E

---

指定されたデータベース名定義がありません。データベース種別名 : XXXX , データベース名 : YYYY

The specified database definition name was not found. Database-type-name:XXXX  
database-name:YYYY

**XXXX** : データベース種別名

**YYYY** : データベース名

**要因**

指定されたデータベース名が見つかりません。

**処理**

クライアントからの要求を受け付けません。

**対処**

接続先データベース定義で指定したデータベース名を確認し、再実行してください。

### KFDB042TD-E

---

指定されたコネクションマルチ定義がありません。データベース種別名 : XXXX , データベース名 : YYYY

The specified Connection-Multi definition name was not found.

Database-type-name:XXXX database-name:YYYY

**XXXX** : データベース種別名

**YYYY** : データベース名

**要因**

指定されたコネクションマルチ名が見つかりません。

**処理**

クライアントからの要求を受け付けません。

**対処**

接続先データベース定義に指定したコネクションマルチ名を確認し、再実行してください。

### KFDB043TD-E

---

指定されたデータベース名定義に分散定義名称がありません。データベース種別名 : XXXX , データベース名 : YYYY

The distributed-definition-name was not found in the specified database name definition.

Database-type-name:XXXX database-name:YYYY

**XXXX** : データベース種別名

**YYYY** : データベース名

**要因**

指定されたデータベース名定義に分散定義名称が定義されていません。

**処理**

クライアントからの要求を受け付けません。

**対処**

接続先データベース定義を確認し、再実行してください。

## **KFDB044TD-E**

---

指定されたコネクションマルチ定義にホスト名、又は IP アドレスがありません。

データベース種別名：XXXX，データベース名：YYYY

The host name or the IP address was not found in the specified Connection-Multi definition.

Database-type-name:XXXX database-name:YYYY

**XXXX**：データベース種別名

**YYYY**：データベース名

**要因**

指定されたコネクションマルチ定義にホスト名、又は IP アドレスが定義されていません。

**処理**

クライアントからの要求を受け付けません。

**対処**

接続先データベース定義、及びコネクションマルチ定義を確認し、再実行してください。

## **KFDB045TD-E**

---

指定されたコネクションマルチ定義にサービス名、又はポート番号がありません。

データベース種別名：XXXX，データベース名：YYYY

The service name or port number not was found in the specified Connection-Multi definition.

Database-type-name:XXXX database-name:YYYY

**XXXX**：データベース種別名

**YYYY**：データベース名

**要因**

指定されたコネクションマルチ定義にサービス名、又はポート番号が定義されていません。

**処理**

クライアントからの要求を受け付けません。

**対処**

接続先データベース定義、及びコネクションマルチ定義を確認し、再実行してください。

**KFDB046TD-E**

---

指定されたデータベース名定義にコネクションマルチ名がありません。

データベース種別名:XXXX, データベース名:YYYY

The Connection-Multi name was not found in the specified database name definition.

Database-type-name:XXXX database-name:YYYY

**XXXX**: データベース種別名

**YYYY**: データベース名

**要因**

指定されたデータベース名定義にコネクションマルチ名が定義されていません。

**処理**

クライアントからの要求を受け付けません。

**対処**

接続先データベース定義を確認し、再実行してください。

**KFDB047TD-E**

---

データベース種別定義に定義したデータベース種別と、クライアントから接続要求したデータベース種別が異なります。

データベース種別名:XXXX, データベース名:YYYY

The specified database type in the database type definition differs from the database type in the connection request from the client. Database-type-name:XXXX database-name:YYYY

**XXXX**: データベース種別名

**YYYY**: データベース名

**要因**

データベース種別定義に定義したデータベース種別とクライアントから接続要求したデータベース種別が異なります。

**処理**

クライアントからの要求を受け付けません。

**対処**

接続先データベース定義、及びクライアントの設定を確認し、再実行してください。

**KFDB048TD-E**

---

指定されたデータベース名定義にユーザ ID がありません。

データベース種別名:XXXX, データベース名:YYYY

The user ID was not found in the specified database name definition. Database-type-name:XXXX database-name:YYYY

**XXXX**：データベース種別名

**YYYY**：データベース名

**要因**

指定されたデータベース名定義にユーザ ID が定義されていません。

**処理**

クライアントからの要求を受け付けません。

**対処**

接続先データベース定義を確認し、再実行してください。

## **KFDB049TD-E**

---

データ処理中にメモリ不足が発生しました。ErrInfo[XXXX]

Memory is insufficient during data processing. ErrInfo[XXXX]

**XXXX**：保守用情報

**要因**

処理に必要な領域を確保しようとした時、メモリ不足が発生しました。

**処理**

処理を終了します。

**対処**

しばらく時間を空けてから、再実行してください。なお、このエラーが繰り返し発生する場合は、実メモリ、又は仮想メモリの設定を見直してください。

## **KFDB001TJ-E**

---

JNI function (XXXX) failed. LINE : YYYY

**XXXX**：JNI 関数名称

**YYYY**：保守用情報

**要因**

JNI 関数でエラーが発生しました。

**処理**

当メッセージを Throw します。

**対処**

保守員に連絡してください。

## **KFDB002TJ-E**

---

Handle of dayd\_Control is NULL. LINE : XXXX

**XXXX**：保守用情報

**要因**

内部関数 (dayd\_Control()) で使うハンドルが NULL です。

**処理**

当メッセージを Throw します。

**対処**

保守員に連絡してください。

### KFDB003TJ-E

---

Invalid handle. LINE : XXXX

**XXXX** : 保守用情報

**要因**

Java I/F 関数に指定するハンドルに不正があります。

**処理**

当メッセージを Throw します。

**対処**

保守員に連絡してください。

### KFDB004TJ-E

---

Local storage allocation failed.

**要因**

メモリの確保ができません。

**処理**

当メッセージを Throw します。

**対処**

しばらく時間を空けてから、再実行してください。なお、このエラーが繰り返し発生する場合は、実メモリ、又は仮想メモリの設定を見直してください。

### KFDB005TJ-E

---

Invalid argument. LINE : XXXX

**XXXX** : 保守用情報

**要因**

Java I/F 関数に指定する引数に不正があります。

**処理**

当メッセージを Throw します。

**対処**

保守員に連絡してください。

## KFDB006TJ-E

---

Invalid calling sequence. LINE : XXXX

**XXXX** : 保守用情報

**要因**

Java I/F 関数の呼び出し順序が不正です。

**処理**

当メッセージを Throw します。

**対処**

保守員に連絡してください。

## KFDB007TJ-E

---

Storage allocation failed.

**要因**

メモリの確保ができないので DBMS 側が処理できません。

**処理**

当メッセージを Throw します。

**対処**

メモリの確保ができる状態にしてください。

しばらく時間を空けてから、再実行してください。なお、このエラーが繰り返し発生する場合は、実メモリ、又は仮想メモリの設定を見直してください。

## KFDB008TJ-E

---

JSONArray of send data is NULL. LINE : XXXX

**XXXX** : 保守用情報

**要因**

Java I/F 関数に渡された送信データが NULL です。

**処理**

当メッセージを Throw します。

**対処**

保守員に連絡してください。

## KFDB009TJ-E

---

Size of receive buffer is under 0. LINE : XXXX

**XXXX** : 保守用情報

**要因**

Java I/F 関数に渡された受信データバッファサイズが負の数です。



**処理**

当メッセージを Throw します。

**対処**

保守員に連絡してください。

**KFDB010TJ-E**

---

The size of the received data is over the buffer size. LINE:XXXX

**XXXX** : 保守用情報

**要因**

Java I/F 関数に渡された受信バッファサイズを受信データのサイズが超えました。

**処理**

当メッセージを Throw します。

**対処**

保守員に連絡してください。

**KFDB011TJ-E**

---

jbyteArray of receive buffer is NULL. LINE : XXXX

**XXXX** : 保守用情報

**要因**

Java I/F 関数に渡された受信バッファアドレスが NULL です。

**処理**

当メッセージを Throw します。

**対処**

保守員に連絡してください。

**KFDB012TJ-E**

---

Invalid response information. LINE : XXXX

**XXXX** : 保守用情報

**要因**

ハンドル毎に保持している応答情報に不正があります。

**処理**

当メッセージを Throw します。

**対処**

保守員に連絡してください。

## KFDB013TJ-E

---

Invalid status. LINE : XXXX

**XXXX** : 保守用情報

**要因**

Java I/F 関数の状態不正です。

**処理**

当メッセージを Throw します。

**対処**

保守員に連絡してください。

## KFDB014TJ-E

---

Error outbreak. LINE : XXXX

**XXXX** : 保守用情報

**要因**

Java I/F 関数がエラー発生中です。

**処理**

当メッセージを Throw します。

**対処**

保守員に連絡してください。

## KFDB015TJ-E

---

Invalid response information status. LINE : XXXX

**XXXX** : 保守用情報

**要因**

Java I/F 関数でハンドル毎に保持している応答データ情報状態が不正です。

**処理**

当メッセージを Throw します。

**対処**

保守員に連絡してください。

## KFDB016TJ-E

---

dayd\_Control failed. LINE : XXXX

**XXXX** : 保守用情報

**要因**

dayd\_Control 関数が予想しない return 値で失敗しました。

**処理**

当メッセージを Throw します。

#### 対処

保守員に連絡してください。

### KFDB017TJ-E

---

Invalid environment. XXXX

**XXXX** : Java I/F 関数

#### 要因

DABroker の動作環境が不正です。

#### 処理

当メッセージを Throw します。

#### 対処

DABroker の動作環境を見直してください。

### KFDB001TM-E

---

services ファイルに、DABroker のサービス名とポート番号 (DABROKER\_SV) が登録されていません。

The services name and port number(DABROKER\_SV) of DABroker are not listed in the "services" file.

#### 要因

システムの services ファイルに、DABroker のサービス名とポート番号が登録されていません。

#### 処理

処理を終了します。

#### 対処

services ファイルに、次の記述を追加してください。

DABROKER\_SV XXXXX/tcp

XXXXX には DABroker がオープンするポート番号を指定します。推奨値は 40179 です。

NIS を使用している場合は、NIS のサーバに追加してください。

### KFDB002TM-E

---

ソケットをオープンできません。[ socket() errno=XXXX ]

The socket cannot be opened. [socket() errno=XXXX]

**XXXX** : エラー番号

#### 要因

OS のシステムコール関数 (socket) でエラーが発生しました。

**処理**

処理を終了します。

**対処**

操作を再実行してください。なお、このエラーが繰り返し発生する場合は、システム管理者に連絡してください。

---

**KFDB003TM-E**

ソケットへのアドレスの割り付けができません。[ bind() errno=XXXX ]

The address cannot be allocated to the socket. [bind() errno=XXXX]

XXXX：エラー番号

**要因**

OS のシステムコール関数 (bind) でエラーが発生しました。DABroker の強制終了時に、LAN 上に通信データが残った可能性があります。

**処理**

処理を終了します。

**対処**

しばらく時間を空けてから、DABroker を再起動してください。

---

**KFDB004TM-E**

コネクション要求の受付開始時にエラーが発生しました。[ listen() errno=XXXX ]

An error occurred when a requested connection was accepted. [listen() errno=XXXX]

XXXX：エラー番号

**要因**

OS のシステムコール関数 (listen) でエラーが発生しました。

**処理**

処理を終了します。

**対処**

保守員に連絡してください。

---

**KFDB005TM-E**

コネクションの確立時にエラーが発生しました。[ accept() errno=XXXX ]

An error occurred when a connection was established. [accept() errno=XXXX]

XXXX：エラー番号

**要因**

OS のシステムコール関数 (accept) でエラーが発生しました。

**処理**

処理を終了します。

#### 対処

システムに負荷が掛かっていることが考えられます。時間を空けてから、再度処理を実行してください。なお、システムが出力するメッセージなどで対処できず、このエラーが繰り返し発生する場合は、保守員に連絡してください。

### KFDB006TM-I

---

コネクションを確立します。[XXXX]

A connection is established. [XXXX]

XXXX : クライアントの IP アドレス又はホスト名

#### 要因

クライアントとの接続を開始しました。

#### 処理

処理を続行します。

### KFDB007TM-I

---

コネクションを解放します。[XXXX]

A connection is released. [XXXX]

XXXX : クライアントの IP アドレス又はホスト名

#### 要因

クライアントとの接続を終了しました。

#### 対処

処理を続行します。

### KFDB008TM-E

---

クライアントプログラムのバージョンが違います。

Incorrect version of the client program.

#### 要因

クライアントプログラムは接続できるバージョンではありません。

#### 処理

クライアントからの要求を受け付けません。

#### 対処

クライアントプログラムのバージョンを確認してください。

### KFDB009TM-E

---

メモリ不足が発生したため、データベースに接続できません。IPADDR=XXXX

Cannot connect the database because of insufficient memory. IPADDR=XXXX

**XXXX**：IP アドレス又はホスト名 クライアントには「IPADDR=XXXX」は表示されません。

**要因**

メモリ不足が発生したため、データベースに接続できません。

**処理**

データベースとの接続を中止し、コネクションを解放します。

**対処**

DABroker で実行中のほかの処理が終了してから、再実行してください。

## KFDB010TM-E

---

不正なデータを受信しました。エラーコード =XXXX, IPADDR=YYYY

Invalid data was received. Error code=XXXX IPADDR=YYYY

**XXXX**：保守用情報

**YYYY**：IP アドレス又はホスト名 クライアントには「IPADDR=YYYY」は表示されません。

**要因**

クライアントから不正なデータを受信しました。

**処理**

クライアントからの要求を無視します。または、処理を終了します。

**対処**

保守員に連絡してください。

## KFDB011TM-E

---

通信処理でエラーが発生しました。エラーコード =XXXX, IPADDR=YYYY

An error occurred during communication processing. Error code=XXXX IPADDR=YYYY

**XXXX**：保守用情報

**YYYY**：IP アドレス又はホスト名 クライアントには「IPADDR=YYYY」は表示されません。

**要因**

データの送信時、通信管理プログラムでエラーが発生しました。

**処理**

処理を終了します。

**対処**

システム管理者に連絡してください。

## KFDB012TM-E

---

データの送受信中にシーケンスエラーが発生しました。エラーコード =XXXX IPADDR=YYYY

A sequence error occurred during sending or receiving of data.

Error code=XXXX IPADDR=YYYY

**XXXX** : 保守用情報

**YYYY** : IP アドレス又はホスト名 クライアントには「IPADDR=YYYY」は表示されません。

**要因**

クライアントから不正なシーケンスでデータを受信しました。

**処理**

クライアントからの要求を無視します。または、処理を終了します。

**対処**

保守員に連絡してください。

### KFDB013TM-E

---

DABroker が計画終了中のため、処理要求を受け付けられません。IPADDR=XXXX

The processing request cannot be accepted because DABroker is terminating in the planned termination mode. IPADDR=XXXX

**XXXX** : IP アドレス又はホスト名 クライアントには「IPADDR=XXXX」は表示されません。

**要因**

データベースと接続しようとしたが、DABroker が計画終了中です。計画終了中は、新たなクライアントからの処理要求を受け付けません。

**処理**

クライアントからの要求を無視します。

**対処**

DABroker の計画終了が終わってから、DABroker を再起動してください。その後、DABroker 及びデータベースへの接続を再実行してください。

### KFDB014TM-I

---

TCP/IP 通信処理スレッドを終了します。要因 : [XXXX], IPADDR=YYYY

The TCP/IP communication thread is terminated. Cause:[XXXX] IPADDR=YYYY

**XXXX** : 終了要因

CANCEL\_REQUEST : ユーザキャンセル要求

TERM\_REQUEST : 強制終了要求

**YYYY** : IP アドレス又はホスト名。クライアントには「IPADDR=XXXX」は表示されません。

**要因**

## 7. メッセージ（共通）

強制終了<sup>1</sup>，又はユーザキャンセル<sup>2</sup>要求により TCP/IP 通信用の処理スレッドが終了しました。

### 処理

トランザクションのロールバック及びデータベースとの切り離しを行い，コネクションを解放します。

### 対処

システム管理者が強制終了，又はユーザキャンセル要求を行っていないか確認してください。

#### 注 1

Windows 対応の DABroker の場合は，[ DABroker 終了 ] ダイアログボックスで強制終了を選択，又はサービスを停止させたときです。UNIX 対応の DABroker の場合は，-f オプションを指定した dabstop コマンドを実行したときです。

#### 注 2

Windows 対応の DABroker の場合は，[ DABroker 管理 ] ウィンドウで選択されたクライアントの処理を中断したときです。UNIX 対応の DABroker の場合は，-c オプションで指定されたホスト名，又は IP アドレスに対応したクライアントの処理を dabstop コマンドで中断したときです。

## KFDB016TM-E

---

クライアントからの要求待ちタイムアウトが発生しました。コネクションを解放します。

IPADDR=XXXX

A timeout occurred during the wait for the request from the client.

DABroker releases the connection. IPADDR=XXXX

**XXXX** : IP アドレス又はホスト名 クライアントには「IPADDR=XXXX」は表示されません。

### 要因

DABroker 動作環境定義ファイルで DABCLIENT\_TIMEOUT に指定した値以内に，クライアントからの要求がありませんでした。

### 処理

トランザクションのロールバック及びデータベースとの切り離しを行い，コネクションを解放します。

### 対処

クライアントを再起動してから，操作を再実行してください。なお，このエラーが繰り返し発生する場合は，DABCLIENT\_TIMEOUT の値を大きくしてください。

## KFDB017TM-E

---

データベースアクセス処理終了待ちタイムアウトが発生しました。コネクションを解放します。

IPADDR=XXXX



A timeout occurred during the wait for termination of the database access.

DABroker releases the connection. IPADDR=XXXX

**XXXX** : IP アドレス又はホスト名 クライアントには「IPADDR=XXXX」は表示されません。

#### 要因

DABroker 動作環境定義ファイルで DABDBA\_TIMEOUT に指定した値以内に、データベースアクセス処理が終了しませんでした。

#### 処理

実行中の処理を中断し、コネクションを解放します。

#### 対処

クライアントを再起動してから、操作を再実行してください。なお、このエラーが繰り返し発生する場合は、DABDBA\_TIMEOUT の値を大きくしてください。

### KFDB018TM-E

---

コネクションが強制解放されました。IPADDR=XXXX

The connection was forcibly released. IPADDR=XXXX

**XXXX** : IP アドレス又はホスト名 クライアントには「IPADDR=XXXX」は表示されません。

#### 要因

クライアントシステムが原因で、コネクションを強制解放しました。

#### 処理

トランザクションのロールバック及びデータベースとの切り離しを行い、コネクションを解放します。

#### 対処

クライアントでシステムダウンやタイムアウトなどが発生していないかどうか調査してください。また、ケーブルの接続や電源の状態などを確認してください。

### KFDB019TM-E

---

コネクションが強制解放されました。IPADDR=XXXX

The connection was forcibly released. IPADDR=XXXX

**XXXX** : IP アドレス又はホスト名 クライアントには「IPADDR=XXXX」は表示されません。

#### 要因

TCP/IP 通信時のキープアライブ機能によって、障害が検知されました。

#### 処理

トランザクションのロールバック及びデータベースとの切り離しを行い、コネクションを解放します。

**対処**

1. クライアントシステム又はクライアント通信システムが障害を起こしていないか確認してください。
2. 回線の接続状態を調査してください。

**KFDB020TM-E**

---

データベースアクセス処理が異常終了しました。エラーコード =XXXX IPADDR=YYYY

The database access process terminated abnormally. Error code=XXXX IPADDR=YYYY

**XXXX** : 保守用情報

**YYYY** : IP アドレス又はホスト名 クライアントには「IPADDR=YYYY」は表示されません。

**要因**

システムに負荷が掛かり過ぎているか、又は他の障害によって、データベースアクセス処理が異常終了しました。

**処理**

コネクションを解放します。

**対処**

システムに負荷が掛かり過ぎているか、又は他の障害が発生していないか確認してください。エラーの原因が分からない場合は、保守員に連絡してください。

**KFDB021TM-E**

---

TCP/IP 通信処理プロセスを終了します。要因 : [XXXX]

The TCP/IP communication process terminated. Cause:[XXXX]

**XXXX** : 終了要因（保守用情報）

**要因**

TCP/IP 通信処理プロセスが異常終了しました。

**処理**

コネクションを解放します。  
以降のクライアントからの要求を受け付けません。

**対処**

kill コマンドなどを入力していないか、又はシステムに負荷が掛かり過ぎているか確認してください。エラーの原因が分からない場合は、保守員に連絡してください。

**KFDB022TM-W**

---

キャンセル処理要求を受け付けられる状態ではありません。[ XXXX ] IPADDR=YYYY

The cancel processing request cannot be accepted. [XXXX] IPADDR=YYYY

**XXXX** : 保守用情報

**YYYY** : IP アドレス又はホスト名 クライアントには「IPADDR=YYYY」は表示されません。

**要因**

DABroker は、非同期キャンセル要求を受け付けましたが、キャンセル処理を実行できる状態ではありません。

**処理**

キャンセル処理を実行しませんでした。

**対処**

必要ならば、再度、キャンセル要求を実行してください。

## KFDB023TM-E

---

指定された DBMS に対する環境変数に誤りがあります。[XXXX=YYYY] IPADDR=ZZZZ

The specified DBMS environment variable is incorrect. [XXXX] IPADDR=YYYY

**XXXX** : 環境変数名

**YYYY** : 環境変数の値

**ZZZZ** : IP アドレス又はホスト名 クライアントには「IPADDR=ZZZZ」は表示されません。

**要因**

指定された DBMS に対して、動作環境定義ファイルに設定した環境変数の値に誤りがあります。

**処理**

クライアントからの要求を無視します。

**対処**

動作環境定義ファイルの環境変数の値を修正してください。

## KFDB001TR-E

---

クライアントとの通信トレースの取得中に、メモリ不足が発生しました。

Memory became insufficient during collection of a trace of communication with a client.

**要因**

クライアントとの通信トレースの取得に必要なメモリが不足しました。

**処理**

処理を続行します。ただし、このエラーが発生したクライアントとの通信トレースは取得しません。

**対処**

このエラーが繰り返し発生する場合は、システム管理者に連絡してください。

## KFDB002TR-E

---

クライアントとの通信トレースの取得中に、ディスクの容量不足が発生しました。

Disk space became insufficient during collection of a trace of communication with a client.

### 要因

クライアントとの通信トレースの取得中に、ディスクの容量不足が発生しました。

### 処理

処理を続行します。ただし、このエラーが発生したクライアントとの通信トレースは取得しません。

### 対処

通信トレースを取得するディレクトリ下の不要なファイルを削除してください。

## KFDB003TR-E

---

クライアントとの通信トレースの取得中に、システムコールでエラーが発生しました。

[ XXXX()errno=YYYY ]

An error occurred in a system call during collection of a trace of communication with a client.

[XXXX() errno=YYYY]

**XXXX** : システムコール名称

**YYYY** : エラー番号

### 要因

OS のシステムコール関数、あるいは DABroker の共通関数でエラーが発生しました。

### 処理

処理を続行します。ただし、このエラーが発生したクライアントとの通信トレースは取得しません。

### 対処

このエラーが繰り返し発生する場合は、システム管理者に連絡してください。

## KFDB001YM-E

---

コマンドの引数に誤りがあります。使用法 : dabstart [-t] [-a]

Invalid argument. Usage:dabstart [-t] [-a]

### 要因

dabstart コマンドのオプションに誤りがあります。

### 処理

DABroker を終了します。

### 対処

コマンドを正しく指定して、再実行してください。

## KFDB003YM-I

---

DABroker の初期化処理が完了しました。

DABroker initialization processing has finished.

### 要因

DABroker の起動要求 を受け付け、初期化処理が完了しました。

### 処理

DABroker を起動し、クライアントからのアクセス要求の受け付けを開始します。

### 注

Windows 対応の DABroker の場合は、[ DABroker 起動 ] アイコンをダブルクリック、又はサービスを開始したときです。UNIX 対応の DABroker の場合は、dabstart コマンドを実行したときです。

## KFDB004YM-I

---

DABroker の終了処理を開始しました。mode=NORMAL

DABroker termination processing has started. mode=NORMAL

### 要因

DABroker の通常終了 処理を開始しました。

### 処理

DABroker を終了します。

### 注

Windows 対応の DABroker の場合は、[ DABroker 終了 ] ダイアログボックスで通常終了を選択したときです。UNIX 対応の DABroker の場合は、オプションを指定しないで dabstop コマンドを実行したときです。

## KFDB005YM-I

---

DABroker の終了処理を開始しました。mode=FORCED

DABroker termination processing has started. mode=FORCED

### 要因

DABroker の強制終了 処理を開始しました。

### 処理

データベースへのアクセスを中断します。実行中の処理のロールバック及びデータベースとの切り離しを行い、コネクションを解放します。

### 注

Windows 対応の DABroker の場合は、[ DABroker 終了 ] ダイアログボックスで強制終了を選択、又はサービスの停止を実行したときです。UNIX 対応の DABroker の場合は、-f オプションを指定した dabstop コマンドを実行したときです。

## KFDB006YM-I

---

DABroker の終了処理を開始しました。mode=PLANNED

DABroker termination processing has started. mode=PLANNED

### 要因

DABroker の計画終了 処理を開始しました。

### 処理

実行中のデータベースへのアクセス処理が終了し、接続中のクライアントがすべて終了した時点で DABroker を終了します。計画終了中は、クライアントからの処理要求や、新たなクライアントからの接続要求は受け付けません。

### 注

Windows 対応の DABroker の場合は、[ DABroker 終了 ] ダイアログボックスで計画終了を選択したときです。UNIX 対応の DABroker の場合は、-p オプションを指定した dabstop コマンドを実行したときです。

## KFDB007YM-E

---

DABroker は計画終了中です。クライアントは接続できません。

DABroker is terminating in the planned termination mode. A client cannot be connected.

### 要因

DABroker に接続しようとしたが、DABroker が計画終了中です。計画終了中は、新たなクライアントからの接続要求は受け付けません。

### 処理

クライアントからの要求を受け付けません。

### 対処

DABroker の計画終了が終わってから、DABroker を再起動してください。その後、DABroker への接続を再実行してください。

## KFDB008YM-E

---

接続できる最大クライアント数を超えました。クライアントは接続できません。

[ DABMAXUSERS=XXX ]

The number of clients exceeds the maximum that can be connected.

A client cannot be connected. [DABMAXUSERS=XXXX]

XXX：接続できる最大クライアント数

### 要因

DABroker 動作環境定義ファイルで DABMAXUSERS に設定した値を超えて、クライアントからの接続要求が発生しました。

### 処理

クライアントからの要求を受け付けません。

#### 対処

ほかのクライアントが終了するまで待って、DABroker への接続を再実行してください。または、DABroker 動作環境定義ファイルの DABMAXUSERS の値を大きくしてから、再実行してください。

### KFDB009YM-E

---

DABroker は既に起動しています。

DABroker is already running.

#### 要因

DABroker が既に起動されているマシン上で、DABroker の起動要求を受け付けました。

#### 処理

処理を終了します。

#### 対処

一つのマシン上では、複数の DABroker は起動できません。

#### 注

Windows 対応の DABroker の場合は、[ DABroker 起動 ] アイコンをダブルクリック、又はサービスの開始を実行したときです。UNIX 対応の DABroker の場合は、dabstart コマンドを実行したときです。

### KFDB010YM-E

---

DABroker のロードモジュールに実行権限がありません。

ロードモジュール名 : [XXXX]

The user does not have authority to execute the load module of DABroker. Name:[XXXX]

**XXXX** : エラーとなったロードモジュールのファイル名称

#### 要因

DABroker のロードモジュールに実行権限がないため、クライアントからの要求を処理できません。

#### 処理

クライアントからの要求を受け付けません。

#### 対処

DABroker を組み込み直してください。UNIX 対応 DABroker の場合は、その後 dabsetup コマンドで DABroker のセットアップを実行してください。

### KFDB011YM-E

---

シンボリックリンクが多過ぎるため、DABroker を実行できません。

## 7. メッセージ（共通）

ロードモジュール名：[XXXX]

DABroker cannot start because there are too many symbolic links. Name:[XXXX]

**XXXX**：エラーとなったロードモジュールのファイル名称

### 要因

DABroker 組み込み先ディレクトリのシンボリックリンクが多過ぎるため、クライアントからの要求を処理できません。

### 処理

クライアントからの要求を受け付けません。

### 対処

データベース接続時に発生した場合は、DBMS ライブラリの組み込み先ディレクトリのシンボリックリンクが多過ぎることが考えられます。DBMS ライブラリの組み込み環境を確認してください。

それ以外の場合は、システム管理者に連絡し、シンボリックリンクの少ないディレクトリに DABroker を組み込み直してもらってください。

## KFDB012YM-E

---

DABroker のロードモジュールがありません。

ロードモジュール名：[XXXX]

A load module of DABroker was not found. Name:[XXXX]

**XXXX**：エラーとなったロードモジュールのファイル名称

### 要因

DABroker の動作環境が正しく設定されていないため、クライアントからの要求を処理できません。

### 処理

クライアントからの要求を受け付けません。

### 対処

DABroker を組み込み直してください。

データベースのクライアント製品が正しくセットアップされているか確認してください。

UNIX 対応の DABroker の場合は、その後 dabsetup コマンドで DABroker のセットアップを実行してください。

## KFDB013YM-E

---

メモリ不足のため、DABroker を実行できません。

ロードモジュール名：[XXXX]

DABroker cannot start because of insufficient memory. Name:[XXXX]

**XXXX**：エラーとなったロードモジュールのファイル名称



**要因**

DABroker の動作に必要なメモリが不足しています。

**処理**

クライアントからの要求を受け付けません。

**対処**

しばらく時間を空けてから、再実行してください。なお、このエラーが繰り返し発生する場合は、システム管理者に連絡してください。

**KFDB014YM-E**

---

DABroker を起動する権限がありません。

The user does not have authority to execute DABroker.

**要因**

DABroker を起動しようとしたユーザが、DABroker の管理者ユーザ ではないため、DABroker を起動できません。

**処理**

処理を終了します。

**対処**

DABroker の起動は、DABroker の管理ユーザが入力してください。

**注**

Windows 対応の DABroker の場合は、Administrators グループに属しているユーザ

UNIX 対応の DABroker の場合は、DABroker の管理ユーザ

**KFDB015YM-E**

---

TCP/IP 通信処理プロセスが異常終了しました。要因 : [ XXXX ]

The TCP/IP communication process terminated abnormally. Cause:[XXXX]

**XXXX** : 終了要因 (保守用情報)

**要因**

TCP/IP 通信処理プロセスが異常終了しました。

**処理**

コネクションを解放します。以降のクライアントからの要求を受け付けません。

**対処**

kill コマンドなどを入力していないか、又はシステムに負荷が掛かり過ぎていないか確認してください。エラーの原因が分からない場合は、システム管理者に連絡してください。

## KFDB016YM-E

---

DABroker が異常終了しました。要因：[XXXX]

DABroker terminated abnormally. Cause:[XXXX]

**XXXX**：終了要因（保守用情報）

### 要因

kill コマンドを入力したか、又はシステムに負荷が掛かり過ぎて、DABroker が異常終了しました。

### 処理

DABroker を終了します。

### 対処

DABroker を再起動する場合は、強制終了を実行後、再起動してください。  
このエラーが繰り返し発生する場合は、システム管理者に連絡してください。UNIX 対応の DABroker の場合、保守員に連絡する場合は、次のファイルを退避しておいてください。

- \$DABROKER/spool 以下のファイル（\$DABROKER：DABroker 運用ディレクトリ）
- システムダンプ（DABroker を起動したカレントディレクトリ下の core ファイル）

## KFDB019YM-E

---

実行可能な最大ユーザ処理プロセス数を超えました。クライアントは接続できません。

[DABMAXPROCESS=XXXX]

The number of users exceeds the maximum that can be executed.

A client cannot be connected. [DABMAXPROCESS=XXXX]

**XXXX**：DABroker が実行できる最大処理プロセス数

### 要因

DABroker 動作環境定義ファイルで DABMAXPROCESS に設定した値を超えて、クライアントからの接続要求が発生しました。

### 処理

クライアントからの要求を受け付けません。

### 対処

他のクライアントが終了するまで待つて、DABroker への接続を再実行してください。または、DABroker 動作環境定義ファイルの DABMAXPROCESS の値を大きくしてから、再実行してください。

## KFDB020YM-E

---

DABroker を起動できません。

DABroker cannot start.

**要因**

DABroker の起動に失敗しました。

**処理**

DABroker を終了します。

**対処**

直前に出力されたメッセージの指示に従って対処してください。対処後、DABroker を再起動してください。

## KFDB021YM-E

---

同時実行可能な最大データベースアクセス数を超えました。データベースアクセスできません。

[ DABDBANUMBER=XXX ]

The number of database accesses exceeds the maximum that can be executed. Database access is not possible. [DABDBANUMBER=XXXX]

**XXX**：同時実行可能なデータベースアクセス数

**要因**

DABroker 動作環境定義ファイルで DABDBANUMBER に設定した値を超えて、データベースアクセス要求を受け付けました。

**処理**

クライアントからの要求を受け付けません。

**対処**

他のデータベースアクセスが終了するまで待って、再実行してください。または、DABroker 動作環境定義ファイルの DABDBANUMBER の値を大きくしてから、再実行してください。

## KFDB022YM-I

---

DABroker の終了処理が完了しました。

DABroker has terminated.

**要因**

DABroker が終了しました。

## KFDB023YM-E

---

TCP/IP 通信処理プロセスを起動できません。

The TCP/IP communication process cannot start.

**要因**

TCP/IP 通信処理プロセスの起動に失敗しました。

**処理**

## 7. メッセージ（共通）

DABroker 初期化処理を続行します。

### 対処

DABroker を終了させ、直前に出力されたメッセージに対する指示に従ってください。

## KFDB100YM-E

---

システムコールでエラーが発生しました。[ XXXX() errno=YYYY ]

An error occurred in a system call. [XXXX() errno=YYYY]

**XXXX** : 関数名称（保守用情報）

**YYYY** : エラー番号（保守用情報）

### 要因

OS のシステムコール関数、又は DABroker の共通関数でエラーが発生しました。

### 処理

処理を終了します。

### 対処

操作を再実行してください。なお、このエラーが繰り返し発生する場合は、システム管理者に連絡してください。

## KFDB301YM-I

---

Clean up. {xxx,yyy,zzz}, {sss}

### 要因

クライアントとの通信サーバデーモンのクリーンアップを実行しました。

### 処理

クライアントとの通信サーバデーモンのクリーンアップを実行した。

### 対処

なし

### 備考

xxx : クリーンアップ前のデーモンを数。

yyy : クリーンアップしたデーモンを数。

zzz : クリーンアップ実行後のデーモンを数。

sss : DABroker の状態。

0 : 正常実行中。

1 : 正常終了中。

2 : 計画終了中。

3 : 強制終了中。

**KFDB302YM-I**

---

dabtcpdmn {xxx} start. [yyyy]

**要因**

クライアントとの通信サーバデーモンを起動しました。

**処理**

クライアントとの通信サーバデーモンを起動した。

**対処**

なし

**備考**

xxx : dabtcpdmn の引数。

yyyy : 起動したプロセス ID。

**KFDB303YM-I**

---

dabtcpdmn end. [xxxx]

**要因**

クライアントとの通信サーバデーモンを終了しました。

**処理**

クライアントとの通信サーバデーモンを終了した。

**対処**

なし

**備考**

yyyy : 起動したプロセス ID。

**KFDB310YM-I**

---

Thread stack size = xxxx ( yyyy )

**要因**

スレッドのスタックサイズを設定した。

**処理**

スレッドのスタックサイズを xxxx バイトに設定した。

**対処**

なし

**備考**

xxx : スレッドのスタックサイズ。

yyyy : 環境変数で指定されたスレッドのスタックサイズ。

DABPTHREAD\_STACK\_SIZE is undefined. :

## 7. メッセージ (共通)

環境変数 DABPTHREAD\_STACK\_SIZE が定義されていない。

DABPTHREAD\_STACK\_SIZE=aaa :

aaa : 環境変数

DABPTHREAD\_STACK\_SIZE

に指定されている値。

(最大 55 バイト)

### KFDB0101YM-E

---

メモリを確保できません。

Required memory cannot be obtained.

#### 要因

DABroker の動作に必要なメモリが不足しています。

#### 処理

DABroker を終了します。

#### 対処

しばらく時間を空けてから、再実行してください。なお、このエラーが繰り返し発生する場合は、システム管理者に連絡してください。

## 7.4 エラーコードとメッセージの対応

DABroker 関連製品で開発するアプリケーションに、DABroker のメッセージ ID と対応するエラーコードを返す場合があります。アプリケーションに返すエラーコードと DABroker のメッセージ ID の対応を次に示します。メッセージの詳細は、「7.3 メッセージ一覧」を参照してください。

KFDBxxxxyz-E          aabbxxx

aa

メッセージ ID の y の桁を表 7-2 の変換表により変換した y の変換結果の値です。

bb

メッセージ ID の z の桁を表 7-2 の変換表により変換した z の変換結果の値です。

xxx

メッセージ ID の xxx

（例）

KFDB001DB-E          402001

表 7-2 メッセージ ID の変換表

メッセージ ID のコード	y の変換結果	z の変換結果
A	1	01
B	2	02
C	3	03
D	4	04
E	5	05
F	6	06
G	7	07
H	8	08
I	9	09
J	10	10
K	11	11
L	12	12
M	13	13
N	14	14
O	15	15
P	16	16
Q	17	17

## 7. メッセージ（共通）

メッセージ ID のコード	y の変換結果	z の変換結果
R	18	18
S	19	19
T	20	20
U	21	21
V	22	22
W	23	23
X	24	24
Y	25	25
Z	26	26



## 7.5 メッセージ中に出力されるコード

ここでは、メッセージ中に出力される詳細コードなどについて説明します。

### 7.5.1 DABroker 詳細コード

DABroker が出力するエラーメッセージの詳細コードを表 7-3 に示します

表 7-3 DABroker 詳細コード

詳細コード	要因	対策
-12001	本タイミングでは CANCEL 要求は受け付けられません。	CANCEL 要求が受け付けられるタイミングになってから、要求してください。CANCEL 要求が受け付けられるのは、データベース接続完了から、データベース切り離し要求受け付けまでです。
-16002	本バージョン、又は DBMS でサポートされていない要求を受け付けました。	DABroker、又は接続先の DBMS を確認してください。
-16004	DABroker が動作できる環境ではありません。	DABroker をインストールした環境を見直して、エラー要因を取り除いてください。
その他負のコード	DABroker システムで異常が発生しました。	保守員に連絡してください。
その他正のコード	DABroker でエラーが発生しました。	コードの詳細については、「7.4 エラーコードとメッセージの対応」を参照し、対策してください。

### 7.5.2 要求コード / 応答コード

クライアントからの要求コードと応答コードを表 7-4 に示します。

表 7-4 要求コードと応答コード

要求コード / 応答コード	種別
1001	コネクション解放
1002	データベース接続
1003	データベース切り離し
1004	Commit
1005	Rollback
1006	表一覧取得準備
1007	表一覧取得
1008	表一覧取得後処理

## 7. メッセージ（共通）

要求コード / 応答コード	種別
1009	列一覧取得準備
1010	列一覧取得
1011	列一覧取得後処理
1012	索引一覧取得準備
1013	索引一覧取得
1014	索引一覧取得後処理
1015	表権限一覧取得準備
1016	表権限一覧取得
1017	表権限一覧取得後処理
1018	列権限一覧取得準備
1019	列権限一覧取得
1020	列権限一覧取得後処理
1021	SQL 実行準備
1022	SQL 実行
1023	SQL 実行結果取得
1024	SQL 実行後処理
1035	SQL 実行結果取得オプション
1036	BLOB ファイル削除
1037	プライマリキー一覧取得準備
1038	プライマリキー一覧取得
1039	プライマリキー一覧取得後処理
1040	BLOB, CLOB, 及び BFILE 分割取得
1041	自動 Commit 設定
1042	自動 Commit 解除
1050	XA トランザクション制御
1501	ストアオブジェクト一覧取得準備
1502	ストアオブジェクト一覧取得
1503	ストアオブジェクト一覧取得後処理
1504	ストアオブジェクト列一覧取得準備
1505	ストアオブジェクト列一覧取得
1506	ストアオブジェクト列一覧取得後処理
1507	ストアオブジェクトパラメタ定義情報取得
1508	ストアオブジェクト実行準備
1509	ストアオブジェクト実行

要求コード / 応答コード	種別
1510	ストアドプロシジャ拡張実行
2001	正常応答
2002	異常応答

### 7.5.3 システムコールのエラー番号

代表的なシステムコールのエラー番号に対する原因と対策を表 7-5 に示します。表 7-5 がないエラーについては、使用している OS のマニュアルを参照してください。

ここでは、主なシステムコールについてだけ記述しています。さらに、詳細に調べる場合は、メッセージで表示されたシステムコールのエラー番号の値に該当する二モニックを使用している OS の `errno` 定義ファイルで調べてください。そして、該当する二モニックのエラーが返った原因を、OS のマニュアルで特定してください。

表 7-5 システムコールのエラー番号に対する原因と対策

システムコール	errno	二モニック	考えられる主な原因	対策
dlopen	2	ENOENT	DABroker のライブラリ格納ディレクトリの設定が漏れている可能性があります。	DABroker のライブラリ格納ディレクトリの設定を確認してください。
dup	23	ENFILE	オープンできるファイルの最大数に達しました。	不要なファイルをクローズしてください。
	24	EMFILE	オープンできるファイルの最大数に達しました。	不要なファイルをクローズしてください。
fentl	23	ENFILE	オープンできるファイルの最大数に達しました。	不要なファイルをクローズしてください。
	24	EMFILE	オープンできるファイルの最大数に達しました。	不要なファイルをクローズしてください。
fork	11	EAGAIN	プロセスの数が多過ぎるか、一時的なメモリ不足が発生しています。	再度実行しても繰り返し発生する場合は、不要なプロセスを停止させてください。
	12	ENOMEM	次のどちらかの要因が考えられます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>仮想メモリ不足のため、プロセスを新しく生成できません。</li> <li>プロセスの数が多過ぎるか、又は一部のプロセスが大量のメモリを消費しています。</li> </ul>	仮想メモリが足りない場合は、拡張してください。これらを拡張できない場合は、不要なプロセスを停止させてください。一部のプロセスが大量のメモリを消費している場合は、該当するプロセスをいったん停止できないか検討してください。

## 7. メッセージ（共通）

システムコール	errno	二モニック	考えられる主な原因	対策
malloc	12	ENOMEM	次のどちらかの要因が考えられます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>仮想メモリ不足のため、プロセスを新しく生成できません。</li> <li>プロセスの数が多過ぎるか、又は一部のプロセスが大量のメモリを消費しています。</li> </ul>	仮想メモリが足りない場合は、拡張してください。これらを拡張できない場合は、不要なプロセスを停止させてください。一部のプロセスが大量のメモリを消費している場合は、該当するプロセスをいったん停止できないか検討してください。
mkdir	13	EACCESS	アクセス権限が不正です。	DABroker 運用ディレクトリ下の、ディレクトリに対するアクセス権限が正しいか確認してください。
	28	ENOSPC	ファイルシステムに十分な領域がありません。	ファイルシステム内の不要なファイルを削除してください。
open	2	ENOENT	ファイル、又はディレクトリが見付かりません。	環境変数が正しく設定されているかどうかを見直してください。
	13	EACCES	ファイルに対するアクセス権がありません。	ファイルに対するアクセス権を確認してください。
	17	EEXIST	作成しようとしたファイルは既に存在します。	ファイル名を変更して再度実行するか、既存のファイルが不要であれば、削除してから再度実行してください。
	23	ENFILE	オープンできるファイルの最大数に達しました。	不要なファイルをクローズしてください。
	24	EMFILE	オープンできるファイルの最大数に達しました。	不要なファイルをクローズしてください。
semget	28	ENOSPC	セマフォ識別子を生成しようとしたが、システムの上限值を超えました。	すべてのプログラムの所要量を見積り、設定値を変更した後に、マシンを再起動してください。
semop	22	EINVAL	DABroker 稼働中に、DABroker のインストールディレクトリ下の作業ファイルを削除した可能性があります。	DABroker を強制終了してください。その後、DABroker のサービスを再起動してください。
shl_load	8	ENOEXEC	DBMS の設定が誤っている可能性があります。	DBMS の設定を確認してください。

システムコール	errno	二モニック	考えられる主な原因	対策
shmat	22	EINVAL	DABroker 稼働中に、DABroker のインストールディレクトリ下の作業ファイルを削除した可能性があります。または、DABroker の起動が完了していない状態でコマンドを実行したことが考えられます。	DABroker が起動完了していない場合は、DABroker の起動が完了してからコマンドを実行してください。DABroker が異常終了していないければ、強制終了してください。その後、DABroker のサービスを再起動してください。
shmget	22	EINVAL	DABroker 稼働中に、DABroker のインストールディレクトリ下の作業ファイルを削除した可能性があります。	DABroker を強制終了してください。その後、DABroker のサービスを再起動してください。
	28	ENOSPC	ディスクの容量が不足しています。	ディスクに、共用メモリサイズ以上の空き容量を確保してください。
write	5	EIO	入出力エラーが発生しました。	OS やハードウェアの情報に従って対策してください。
	14	EFAULT	アクセスできない領域に書き込みしようとしました。書き込みしようとしたディスクが切り離された可能性があります。	保守員に連絡してください。
	27	EFBIG	ファイルの大きさがシステムの制限値を超えました。	DABroker 管理ユーザでのファイルサイズの制限値を DABroker で使用するファイルより大きくするか、無制限に変更してください。または、使用するファイルサイズを小さくしてください。
	28	ENOSPC	ファイルシステムに十分な領域がありません。	ファイルシステム内の不要なファイルを削除するか、領域に余裕のあるファイルシステムに移行してください。

## 7. メッセージ（共通）

システムコール	errno	ニモニック	考えられる主な原因	対策
chmod, closecreat, dup, execv, fork, gethostbyaddr, gethostbyname, lseek, lockf, open, read, select, semctl, semget, semop, shmat, shmctl, shmdt, shmget, signal, sigsetmask, stat, write など	22	EINVAL	メモリ不足が考えられます。	システムの仮想メモリの初期サイズと最大サイズを同じ値（固定値）にしてください。

### 7.5.4 X A 要求時のエラー要因

X A 要求時のエラー要因を表 7-6 に示します。

表 7-6 X A 要求時のエラー要因

項番	設定値	要因	対処
1	LoadLibrary(pdtxa_switch_y) errno=XXXX	dlopen , LoadLibrary , 又は shl_findsym でエラーが発生しました。 XXXX : dlopen , LoadLibrary , 又は shl_findsym のエラー番号	使用する OS のマニュアルを参照し、エラー原因を取り除いてから、再実行してください。
2	GetProcAddress(pdtxa_switch_y) errno=XXXX	dlsym , 又は GetProcAddress でエラーが発生しました。 XXXX : dlsym , 又は GetProcAddress のエラー番号	使用する OS のマニュアルを参照し、エラー原因を取り除いてから、再実行してください。

項番	設定値	要因	対処
3	XXXX rtncode=YYYY	XA 関連要求でエラーが発生しました。 XXXX : "xa_open" "xa_close" "xa_start" "xa_end" "xa_prepare" "xa_commit" "xa_rollback" "xa_forget" "xa_recover" YYYY : リターン値	接続している DBMS のマニュアルを参照し、エラー原因を取り除いてから、再実行してください。
4	LoadLibrary(xaosw) errno=XXXX	dlopen, LoadLibrary, 又は shl_findsym でエラーが発生しました。 XXXX : dlopen, LoadLibrary, 又は shl_findsym のエラー番号	使用する OS のマニュアルを参照し、エラー原因を取り除いてから、再実行してください。
5	GetProcAddress(xaosw) errno=XXXX	dlsym, 又は GetProcAddress でエラーが発生しました。 XXXX : dlsym, 又は GetProcAddress のエラー番号	使用する OS のマニュアルを参照し、エラー原因を取り除いてから、再実行してください。





# 付録

---

## 付録 A 用語解説（共通）

---

## 付録 A 用語解説（共通）

### （英字）

---

#### API (Application Programming Interface)

このマニュアルでは、DABroker 関連製品で提供するインタフェースを指します。

#### BLOB

バイナリ長大オブジェクト (Binary Large Object) を指します。LOB (Large Object) データの一種で、画像、音声などのマルチメディアデータ、UDT などの長大なバイナリデータの固まりです。このマニュアルでは、ORACLE の LONG 系バイナリ型、ODBC の長大バイナリ型も BLOB と呼んでいます。

#### CORBA (Common Object Request Broker Architecture)

分散オブジェクト環境での、分散オブジェクト間の通信などを規定したインタフェースのことです。OMG (Object Management Group) によって提唱されたインタフェースです。CORBA には、主に次の機能があります。

- ORB (Object Request Broker) 機能  
分散オブジェクト環境でのオブジェクトの管理、ネットワーク上のオブジェクトの相互作用（オブジェクト間の通信など）の管理をします。
- IIOP (Internet Inter-ORB Protocol)  
インターネット上で、分散オブジェクト環境の通信プロトコルです。
- OTS (Object Transaction Service) 機能  
分散オブジェクト環境でのトランザクションを制御します。

#### Database Connection Server

メインフレーム系データベースにアクセスする場合に必要なプログラムです。Database Connection Server を使うと、クライアントからサーバ上の DABroker を介して、メインフレーム系データベース (VOS3 XDM/RD, VOS3 XDM/SD, VOSK SQL/K, VOS1 PDMII E2, VOSK スプールファイル) にアクセスできます。

#### DBMS (Data Base Management System)

データベースを管理するソフトウェアです。このマニュアルでは、HiRDB, ORACLE, SQL Anywhere, SQL Server, 又はメインフレーム系データベース (VOS3 XDM/RD, VOS1 RDB1 E2, VOSK SQL/K, VOS3 XDM/SD, VOS1 PDMII E2, VOSK スプールファイル, VOS1 RDB1 E2) を指します。

#### DBPARTNER/Client

パーソナルコンピュータに組み込んで使用し、ワークステーションに組み込んだ DABroker とともにクライアント / サーバシステムを構成するプログラムです。データベースのデータの抽出、更新、及びデータベースへの表定義を行う GUI プログラムです。

#### DBPARTNER/Web

インターネット又はイントラネット上で DABroker を介してデータベースにアクセスするために必

要なプログラムです。

### DBPARTNER Mobile

モバイル環境下で DABroker を介してデータベースにアクセスするために必要なプログラムです。このマニュアルでは、DBPARTNER Mobile-Client、及び DBPARTNER Mobile-Server を総称して DBPARTNER Mobile と呼びます。

### DTP モデル ( Distributed Transaction Processing )

オープンシステムの標準化を目的とした団体である X/Open が規定する、分散処理システムモデルのことです。DTP モデルは、トランザクション処理を管理、実行するトランザクションマネージャ ( TM : Transaction Manager )、各種資源を管理するリソースマネージャ ( RM : Resource Manager )、及び業務処理をする UAP ( AP : Application Program ) から構成されます。

### HITSENER5 for Cosmicube

Cosmicube で構築した多次元データベースのデータを検索し、分析ができる MOLAP ツールです。

### HITSENER5 for RDB

リレーショナルデータベースで構築したデータベースのデータを検索し、分析ができる ROLAP ツールです。

### HITSENER5 Professional

HITSENER5 動作環境などを管理するシステム管理者が使います。「マネージャ」と「アナライザ」の二つが含まれています。「マネージャ」は、HITSENER5 の動作環境の設定、ユーザ管理、分析情報ファイルの管理などをするためのツールです。「アナライザ」は、データベースから表やグラフを作成して、分析作業をするためのツールです。

### HITSENER5 Standard

HITSENER5 を使って多次元分析をする分析者、及び分析者が登録した分析状態を参照するユーザが使います。「アナライザ」だけが含まれています。「アナライザ」は、データベースから表やグラフを作成して、分析作業をするためのツールです。

### IP アドレス

データを転送する経路を確立するためのアドレスです。

### JDBC インタフェース

Java の標準的なデータベースアクセスインタフェースのことです。

### JDBC ドライバ

DABroker for Java で提供するクラスライブラリです。JDBC インタフェースに従って開発したプログラムからの要求を DABroker に転送します。常に、JDBC インタフェースで開発したプログラムと同一マシンに組み込んで使用します。

### ODBC

Open DataBase Connectivity の略で、米国 Microsoft Corp. が提唱するデータベースアクセス機構です。ODBC が規定する API を使ったアプリケーションからは、OS、DBMS、ネットワークなどの違いを意識せずにデータベースにアクセスできます。アクセスする相手の DBMS も、ODBC ドライバと呼ばれるソフトウェアドライバに対応している必要があります。

## OTS

CORBA 上のオブジェクトに対して、トランザクション処理をするサービスです。

## TCP/IP ( Transmission Control Protocol/Internet Protocol )

米国国防省 ( DOD ) のネットワーク ( ARPANET ) 用に開発された通信プロトコル ( ネットワーク上で通信を行う場合の規約 ) です。クライアントとのデータ交換は、TCP/IP のライブラリを用いて行われます。

## TPBroker

CORBA インタフェースに対応し、分散オブジェクト環境でのオブジェクトの管理、オブジェクト間の通信の管理 ( ORB 機能 )、及びトランザクションの制御 ( OTS 機能 ) をするためのプログラムです。DABroker では、DABroker for ORB で提供するオブジェクトを呼び出すために TPBroker を利用します。

## Web Page Generator

CORBA インタフェースを含む HTML ファイルを動的に生成するプログラムです。CORBA インタフェースを記述できるため、分散オブジェクトに対応します。

## X/Open DTP モデル XA インタフェース

X/Open XA インタフェースは、分散トランザクション処理 ( DTP : Distributed Transaction Processing ) システムでのトランザクションマネージャ ( TM : Transaction Manager ) とリソースマネージャ ( RM : Resource Manager ) の接続インタフェースを規定した X/Open の標準仕様です。XA インタフェースを使用すると、リソースマネージャのトランザクション処理をトランザクションマネージャで制御できます。

## ( ア行 )

---

### アクセストレース

DABroker からデータベースにアクセスした内容についての情報です。Windows の場合は [DABroker トレース出力] ユティリティを、UNIX の場合は dabdbtrc コマンドを使用して取得できます。アクセストレースの種類は任意に選択できます。

### アプリケーション

このマニュアルでは、DABroker 関連製品で提供するインタフェースを使用して開発するユーザアプリケーションプログラム ( UAP ) のことです。

## ( カ行 )

---

### コネクションの解放

コネクションの解放では、TCP/IP 通信メインプロセス又はスレッドを終了し、クライアントとの通信路を解放します。コネクションが解放されるのは、次のような場合です。

- クライアントからのコネクション解放要求時
- サーバの強制終了時
- サーバの異常終了時

- 通信エラー発生時
- タイムアウト発生時
- DBMS の異常終了時

### コネクションの確立

コネクションの確立では、クライアントとの通信路を確立し、TCP/IP 通信メインプロセス又はスレッドを生成、起動します。コネクションが確立されるのは、クライアントからデータベースの最初のアクセスが発生した時です。

### コミット

トランザクションによって発生した更新をデータベースに反映することです。

## (サ行)

---

### サーバ

使用する DBMS 及び DABroker を組み込んだマシンを指します。ネットワーク上では、データベースにアクセスし、クライアントから要求された処理を実行する側です。

## (ナ行)

---

### ネイティブライブラリ

DABroker が提供するライブラリです。サーバで動作する Java Application から DABroker に接続するときに使用します。ネイティブライブラリは、Java の標準インタフェースである JNI (Java Native Interface) を使用し、JNI の引数にプロトコルデータを渡して、Java Application と DABroker を接続します。

## (ハ行)

---

### 分散オブジェクト技術

複数の分散オブジェクトを組み合わせるシステムを構築する技術のことです。

この技術を利用すると、既存システムに付加価値サービスを追加した新規システムを、既存システムを変更することなく構築できます。分散オブジェクト間のインタフェースには、CORBA インタフェースを使用します。

- 分散オブジェクト

分散オブジェクトとは、ネットワーク上に分散していて、ネットワーク上のどこからでも利用できるオブジェクトのことです。なお、オブジェクトとは、データ、アプリケーション、プロセスなどを部品化したものです。

- 分散オブジェクト環境

分散オブジェクト環境は、複数のオブジェクト (分散オブジェクト) を組み合わせる構築する環境のことです。

## （ラ行）

---

### ロールバック

トランザクションによって発生したデータベースの更新を無効にすることです。

---

# 索引

## 記号

---

- [DABroker 動作環境設定] ダイアログボックス 121
- [アクセストレース設定] ダイアログボックス 210

## 数字

---

- 1 プロセスあたりの実行ユーザ数 62, 130

## A

---

- API 362
- Applet 11
- ASP ファイル 17
- ATTACH 214
- ATTACH 情報出力要求 190
- ATTRGET 214
- ATTRGET 情報出力要求 190
- ATTRSET 215
- ATTRSET 情報出力要求 190
- AUTO COMMIT OFF 224
- AUTO COMMIT ON 224
- AUTO COMMIT ON 出力要求 198

## B

---

- BIND 215
- BIND 情報出力要求 191
- BLOB 362

## C

---

- CANCEL 210
- CANCEL 情報出力要求 189
- CHARFORM 215
- CHARFORM 情報出力要求 191
- CHARID 216
- CHARID 情報出力要求 191
- CLOSE 210
- CLOSE 情報出力要求 189
- COMMIT 211

- COMMIT 情報出力要求 187
- CONNECT 211
- CONNECT 情報出力要求 186
- CORBA 362

## D

---

- DAB\_DBS\_HOST 67
- DAB\_DBS\_PORT 67
- DAB\_DBS\_RECEIVE\_BUFFER\_SIZE 67
- DAB\_DBS\_SEND\_BUFFER\_SIZE 67
- DAB\_HIRDB\_DBINF\_ESC 58
- DAB\_LANG 52
- DABCLIENT\_TIMEOUT 60
- dabcltrc 81
- dabcmstart 94
- dabcmstat 95
- dabcmstop 94
- DABDBA\_TIMEOUT 60
- DABDBANUMBER 62
- DABDBSDBA\_BLOBBUFSIZE 64
- dabdbtrc 199
- DABEXSQL\_TRC\_LINE 58, 128
- DABHIRDBA\_BLOBBUFSIZE 63
- DABIPCONVERT 64
- DABKEEPALIVE 61
- DABMAXBLOCKUSERS 62
- DABMAXPROCESS 63
- DABMAXUSERS 62
- DABORACLE\_TYPE 56
- DABORADBA\_LONGBUFSIZE 63
- DABroker 2
- DABroker for Java で開発するアプリケーション 11
- DABroker for ODBC で開発するアプリケーション 16
- DABroker 運用ディレクトリ 42
- DABroker 環境設定 121
- DABroker 管理ユティリティの実行 157
- DABroker 関連製品を使用する場合の環境設定 38, 114

- DABroker コネクションマルチ定義 85, 145
- DABroker 作業ディレクトリ 54
- DABroker 接続先データベース定義 138
- DABroker 接続先データベースの定義 69
- DABroker セットアップコマンド 44
- DABroker 動作環境定義ファイル 49
- DABroker 動作環境定義ファイルの作成 49
- DABroker との接続 35
- DABroker トレース出力ユーティリティの実行 159
- DABroker のインストール 41, 117
- DABroker のインストールとセットアップ 41
- DABroker の管理ユーザ 43
- DABroker の起動と終了 77, 154
- DABroker の終了 78
- DABroker の処理内容の表示 80
- DABroker のセットアップ 42
- DABroker の動作環境の設定 49
- DABroker の動作環境の設定項目 51
- DABroker のログ取得ファイルサイズ 57
- DABroker をインストールするマシン 41, 117
- DABroker を運用する前に 172
- DABSELECTCOLCNT 55
- DABSELECTINFCNT 55
- dabsetup 44
- DABSQL\_HiRDB\_DICTIONARY\_DATATYPE 56
- DABSQL\_TRC\_ATTACH 190
- DABSQL\_TRC\_ATTRGET 190
- DABSQL\_TRC\_ATTRSET 190
- DABSQL\_TRC\_AUTO\_COMMIT\_OFF 198
- DABSQL\_TRC\_AUTO\_COMMIT\_ON 198
- DABSQL\_TRC\_BIND 191
- DABSQL\_TRC\_CANCEL 189
- DABSQL\_TRC\_CHARFORM 191
- DABSQL\_TRC\_CHARID 191
- DABSQL\_TRC\_CLOSE 189
- DABSQL\_TRC\_COMMIT 187
- DABSQL\_TRC\_CONNECT 186
- DABSQL\_TRC\_DECLARE 188
- DABSQL\_TRC\_DEFINE 192
- DABSQL\_TRC\_DESALLOC 192
- DABSQL\_TRC\_DESCANY 192
- DABSQL\_TRC\_DESCRIBE 188
- DABSQL\_TRC\_DESFREE 192
- DABSQL\_TRC\_DETACH 193
- DABSQL\_TRC\_DISCONNECT 187
- DABSQL\_TRC\_ENVCREATE 193
- DABSQL\_TRC\_ERRGET 193
- DABSQL\_TRC\_EXECUTE 189
- DABSQL\_TRC\_EXECUTE\_DIRECT 199
- DABSQL\_TRC\_FETCH 188
- DABSQL\_TRC\_GET\_INFO 198
- DABSQL\_TRC\_GETDIAG 198
- DABSQL\_TRC\_GETPIECE 193
- DABSQL\_TRC\_HDLALLOC 194
- DABSQL\_TRC\_HDLFREE 194
- DABSQL\_TRC\_LOBCLOSE 195
- DABSQL\_TRC\_LOBLEN 195
- DABSQL\_TRC\_LOBOPEN 195
- DABSQL\_TRC\_LOBREAD 196
- DABSQL\_TRC\_LOBWRITE 196
- DABSQL\_TRC\_LOGGING 189
- DABSQL\_TRC\_LOGLESS 190
- DABSQL\_TRC\_OPEN 188
- DABSQL\_TRC\_PARAMGET 197
- DABSQL\_TRC\_PREPARE 187
- DABSQL\_TRC\_ROLLBACK 187
- DABSQL\_TRC\_SESBEGIN 197
- DABSQL\_TRC\_SESEND 197
- DABSQL\_TRC\_SET\_INFO 199
- DABSQL\_TRC\_SETPIECE 197
- DABSQL\_TRCSIZE 54
- dabstart 77
- dabstat 80
- dabstop 78
- DABSVLOGSIZE 57
- DABTCP\_TRCSIZE 61
- DABTMP 54
- DABXA\_LOG\_ERROR 57
- dasysconf 121
- Database Connection Server 362
- Database Connection Server からの応答監視時間 92



Database Connection Server 接続時のタイ  
マー監視 181

Database Connection Server 接続設定 135

Database Connection Server 接続設定項目  
66

Database Connection Server に受信すると  
きの最大バッファサイズ 67

Database Connection Server に送信すると  
きの最大バッファサイズ 67

Database Connection Server の BLOB 型  
データ受取バッファサイズ 64, 132

Database Connection Server のデータベー  
ス識別子 74

Database Connection Server のポート番号  
又はサービス名 91

Database Connection Server のホスト名又  
は IP アドレス 91

DBHOST 71

DBMS 362

DBNAME 72, 73, 74

DBPARTNER 7, 20, 36

DBPARTNER〔環境設定〕39, 115

DBPARTNER/Client 20, 362

DBPARTNER/Web 21, 362

DBPARTNER Library 7, 24, 36

DBPARTNER Library〔環境設定〕39, 115

DBPARTNER Mobile 363

DBPARTNER から実行するマルチスレッド  
30

DBPARTNER と DABroker の接続時のタイ  
マー監視 181

DBSHOST 91

DBSPORT 91

DBSTIMER 92

DECLARE 211

DECLARE 情報出力要求 188

DEFINE 216

DEFINE 情報出力要求 192

DESALLOC 216

DESALLOC 情報出力要求 192

DESCANY 217

DESCANY 情報出力要求 192

DESCRIBE 211

DESCRIBE 情報出力要求 188

DESFREE 217

DESFREE 情報出力要求 192

DETACH 217

DETACH 情報出力要求 193

DISCONNECT 212

DISCONNECT 情報出力要求 187

DTP モデル 363

## E

---

ENVCREATE 218

ENVCREATE 情報出力要求 193

ERRGET 218

ERRGET 情報出力要求 193

EXECUTE 212

EXECUTE DIRECT 225

EXECUTE DIRECT 出力要求 199

EXECUTE 情報出力要求 189

## F

---

FETCH 212

FETCH 情報出力要求 188

## G

---

GETDIAG 223

GETDIAG 情報出力要求 198

GET INFO 224

GET INFO 出力要求 198

GETPIECE 218

GETPIECE 情報出力要求 193

## H

---

HDLALLOC 219

HDLALLOC 情報出力要求 194

HDLFREE 219

HDLFREE 情報出力要求 194

HiRDB 環境変数区切り文字 126

HiRDB 環境変数区切り文字〔UNIX〕58

HiRDB でのディクショナリ表のデータ属性  
56

HiRDB の BLOB 型データ受取バッファサイズ 131, 63  
 HiRDB の設定 65  
 HiRDB のディクショナリ表のデータ属性 126  
 HITSENSER5 7, 20, 22, 36  
 HITSENSER5〔環境設定〕 39, 115  
 HITSENSER5 for Cosmicube 363  
 HITSENSER5 for RDB 363  
 HITSENSER5 Professional 363  
 HITSENSER5 Standard 363  
 HITSENSER5 Web 23

---

## I

IP アドレス 136, 363  
 IP アドレスからホスト名への変換オプション 64, 134

---

## J

Java JTS を使った分散トランザクション処理 8  
 Java JTS を利用するまでの手順 9  
 Java TM 8  
 JDBC インタフェース 363  
 JDBC ドライバ 363

---

## L

LANG 環境変数 52  
 LOBCLOSE 220  
 LOBCLOSE 情報出力要求 195  
 LOBLEN 220  
 LOBLEN 情報出力要求 195  
 LOBOPEN 221  
 LOBOPEN 情報出力要求 195  
 LOBREAD 221  
 LOBREAD 情報出力要求 196  
 LOBWRT 222  
 LOBWRITE 情報出力要求 196  
 LOGGING 213  
 LOGGING 情報出力要求 189  
 LOGLESS 213  
 LOGLESS 情報出力要求 190

---

## M

MCONMAX 92  
 MCONPOOL 92  
 MCONPROC 92  
 MRSVPOOL 93

---

## N

NLS\_LANG 66

---

## O

ODBC 363  
 ODBC3.0 の LONG 型データ受取バッファサイズ 132  
 OPEN 214  
 OPEN 情報出力要求 188  
 ORACLE\_HOME 66  
 ORACLE\_SID 66  
 ORACLE アクセスライブラリ再作成方法 97  
 ORACLE の LONG 型及び LONGRAW 型のデータの受け取りバッファサイズ 63  
 ORACLE の LONG 型データ受取バッファサイズ 131  
 ORACLE の設定 65  
 ORACLE のリスナー名 73  
 OTS 8, 364

---

## P

PARAMGET 222  
 PARAMGET 情報出力要求 197  
 PDCLTPATH 65  
 PDHOST 65  
 PDNAMEPORT 65  
 PDSQLTRACE 65  
 PDSWAITTIME 65  
 PDUAPERLOG 65  
 PREPARE 213  
 PREPARE 情報出力要求 187

---

## R

ROLLBACK 213  
 ROLLBACK 情報出力要求 187

## S

---

services 47  
 SESEBEGIN 222  
 SESEBEGIN 情報出力要求 197  
 SESEND 223  
 SESEND 情報出力要求 197  
 SET INFO 225  
 SET INFO 出力要求 199  
 SETPIECE 223  
 SETPIECE 情報出力要求 197

## T

---

TCP/IP 364  
 TCP/IP 通信時キープアライブ 61, 134  
 TPBroker 364

## W

---

Web Page Generator 364  
 WWW 環境 5

## X

---

X/Open DTP モデル XA インタフェース 364  
 XA トレースの取得形式 182  
 XA トレースを取得する 129  
 XA トレースを取得する〔UNIX〕57  
 XDM/RD E2 の外部表 25  
 XDM/RD 外部表 7, 36  
 XDM/RD 外部表〔環境設定〕39, 115

## あ

---

アクセストレース 364  
 アクセストレース設定 210  
 アプリケーション 364  
 アプリケーション開発用インタフェース  
 7, 11  
 アプリケーションから実行するマルチスレ  
 ド 29  
 アプリケーションと DABroker との接続 35

## い

---

インストール 117

## え

---

エラーコードとメッセージの対応 351  
 エラー時に DABroker が実行する処理 176  
 エラートレース機能 232

## か

---

拡張データベースアクセストレース機能  
 202, 225  
 拡張データベースアクセストレースを取得す  
 る〔UNIX〕58  
 拡張データベースアクセストレースを取得す  
 る〔Windows〕128  
 仮想コネクション 88  
 環境設定の手順 38, 114  
 環境設定方法 116  
 環境設定ユティリティ 121  
 漢字コードセット 133

## き

---

起動 154  
 強制終了 95, 155, 168  
 共通項目 51  
 共通設定〔Windows〕123

## く

---

クライアント/サーバ環境 4  
 クライアントアプリケーション 11  
 クライアントからの要求待ちタイムアウト  
 60, 129  
 クライアントとの通信トレースの表示 81

## け

---

計画終了 95, 155, 168

## こ

---

更新・検索項目数 55, 125  
 コネクションの解放 364

コネクションの確立 365  
 コネクションマルチ 89  
 コネクションマルチ運用ユティリティ 95  
 コネクションマルチ機能起動コマンド 94  
 コネクションマルチ機能終了コマンド 94  
 コネクションマルチ機能の使用 94, 167  
 コネクションマルチ定義ファイル 85  
 コネクションマルチ定義ファイルの作成 85  
 コネクションマルチ定義ユティリティ 150  
 コネクションマルチ名 86, 91, 145  
 コミット 365

## さ

---

サーバ 365  
 サーバアプリケーション 12  
 サービス名 47  
 最大仮想コネクション数 89, 92, 148  
 最大仮想コネクション数と通信処理プロセス  
 数の決定 89, 148  
 最大処理プロセス数 63, 131  
 最大接続ユーザ数 62, 130  
 作業ディレクトリ名 123

## し

---

システムリソース消費量の比較 28  
 自動起動 78  
 終了 154, 167  
 受信バッファサイズ 136  
 障害情報の取得 176  
 障害対策 176  
 使用する ORACLE のバージョン 56, 126  
 処理時間の比較 29  
 シングルコネクション 89  
 シングルスレッド 28

## す

---

ステータス表示コマンド 95  
 スレッドの生成例 30  
 スレッドのチューニング 174

## せ

---

正常終了 95  
 接続先サービス名 136  
 接続先データベース定義ファイル 69  
 接続先データベース定義ファイルの作成 69  
 接続先データベース定義ファイルの作成例  
 74  
 接続先データベース定義ユティリティ 138  
 接続先の指定 172  
 接続先ホスト名 136  
 接続する Database Connection Server の  
 サービス名, 又はポート番号 67  
 接続する Database Connection Server のホ  
 スト名, 又は IP アドレス 67  
 セットアップコマンドの実行手順 43

## そ

---

送信バッファサイズ 136  
 その他の設定 68, 136

## た

---

タイマー監視 181

## つ

---

通常の終了 155, 167  
 通信処理プロセス数 89, 92, 149  
 通信トレース 159  
 通信トレースの取得 61, 135

## て

---

データベースアクセス 33  
 データベースアクセス処理終了待ちタイムア  
 ウト 124  
 データベースアクセストレース 159  
 データベースアクセストレース (UNIX)  
 186  
 データベースアクセストレース (Windows)  
 210  
 データベースアクセストレース選択オプショ  
 ン 186

データベースアクセストレースの取得  
54, 127  
データベースアクセストレースの表示 199  
データベースアクセストレースのファイル容  
量の目安 202  
データベースからの実行終了待ちタイムアウ  
ト 60  
データベース種別定義ブロック 70  
データベース種別名 71  
データベースの種類 7  
データベースのポート番号 72  
データベースのホスト名 71  
データベース名 71  
データベース名定義ブロック 71  
デーモンの生成・消滅・クリーンアップ実行  
結果ログ（共通）183

## と

同期アクセス処理 33  
動作状態の表示 80  
同時実行可能なデータベースアクセス数  
62, 130  
トラブルシュート情報 176, 179  
トレースの取得形式 182  
トレースファイルサイズ 128

## ね

ネイティブライブラリ 365  
ネイティブライブラリ（libdaJavaC.sl）42  
ネットワーク環境の設定 47, 119

## ひ

非同期アクセス処理 33  
表検索カラム数 55, 124

## ふ

ファイルの運用方法〔データベースアクセス  
トレース〕208  
プールコネクション数 91, 92, 150  
複数 DBMS での共通インタフェース 2  
分散オブジェクト技術 365

分散トランザクション処理 8, 33

## ほ

ポート番号 47, 136

## ま

マルチスレッド 2, 28  
マルチスレッドの実行 28

## め

メインフレーム系データベース 8  
メッセージ 239  
メッセージ一覧 246  
メッセージ中に出力されるコード 353  
メッセージの形式 241  
メッセージの出力先 240

## も

モバイル環境 5

## ゆ

ユーザ ID の設定 172

## よ

予約プールコネクション数 91, 93, 150

## り

リモートアクセス 4  
リモートアクセス設定〔Windows〕129  
リモートアクセス設定項目 59

## ろ

ローカルアクセス 4  
ロールバック 366  
ログファイルサイズ 125