

JP1 Version 9

JP1/Integrated Management - Manager  
**構築ガイド**

手引・文法・操作書

3020-3-R77-51

## 対象製品

適用 OS のバージョン, JP1/Integrated Management - Manager, および JP1/Integrated Management - View が前提とするサービスパックやパッチなどの詳細については各製品のリリースノートで確認してください。

適用 OS : Windows Server 2003, Windows XP Professional

P-242C-6H94 JP1/Integrated Management - View 09-50

適用 OS : Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista

P-2A2C-6H94 JP1/Integrated Management - View 09-50

適用 OS : Windows Server 2003

P-242C-8E94 JP1/Integrated Management - Manager 09-50

適用 OS : Windows Server 2008

P-2A2C-8E94 JP1/Integrated Management - Manager 09-50

適用 OS : Solaris

P-9D2C-8E91 JP1/Integrated Management - Manager 09-50

適用 OS : AIX

P-1M2C-8E91 JP1/Integrated Management - Manager 09-50

適用 OS : HP-UX (IPF)

P-1J2C-8E91 JP1/Integrated Management - Manager 09-50

適用 OS : Linux 5 (AMD/Intel 64), Linux 5 (x86), Linux 5 Advanced Platform (AMD/Intel 64), Linux 5 Advanced Platform (x86)

P-9S2C-8E91 JP1/Integrated Management - Manager 09-50

適用 OS : Linux 5 (IPF), Linux 5 Advanced Platform (IPF)

P-9V2C-8E91 JP1/Integrated Management - Manager 09-50

## 輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

## 商標類

Active Directory は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

AIX は、米国およびその他の国における International Business Machines Corporation の商標です。

AIX 5L は、米国およびその他の国における International Business Machines Corporation の商標です。

AMD は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。

BSAFE は、EMC Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

GIF は、米国 CompuServe Inc. が開発したフォーマットの名称です。

HP-UX は、Hewlett-Packard Company のオペレーティングシステムの名称です。

Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Itanium は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。

J2EE は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商

標です。

Java は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。

JDBC は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。

Linux は、Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft および Hyper-V は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft Internet Information Services は、米国 Microsoft Corporation の商品名称です。

NetInsight は、株式会社日立ソリューションズの登録商標です。

POSIX は、the Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE) で制定された標準仕様です。

Red Hat は、米国およびその他の国で Red Hat, Inc. の登録商標もしくは商標です。

RSA は、EMC Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Solaris は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。

Sun は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。

Sun Microsystems は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。

TELstaff は、株式会社日立ソリューションズの登録商標です。

UNIX は、The Open Group の米国ならびに他の国における登録商標です。

VMware および ESX は、VMware, Inc. の米国および各国での登録商標または商標です。

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

プログラムプロダクト「P-9D2C-8E91」には、Oracle Corporation またはその子会社、関連会社が著作権を有している部分が含まれています。

プログラムプロダクト「P-9D2C-8E91」には、UNIX System Laboratories, Inc. が著作権を有している部分が含まれています。

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>).

This product includes software developed by Ben Laurie for use in the Apache-SSL HTTP server project.

This product includes software developed by IAIK of Graz University of Technology.

Portions of this software were developed at the National Center for Supercomputing Applications (NCSA) at the University of Illinois at Urbana-Champaign.

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

This software contains code derived from the RSA Data Security Inc. MD5 Message-Digest Algorithm, including various modifications by Spyglass Inc., Carnegie Mellon University, and Bell Communications Research, Inc (Bellcore).

Regular expression support is provided by the PCRE library package, which is open source software, written by Philip Hazel, and copyright by the University of Cambridge, England. The original software is available from <ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/programming/pcre/>

This product includes software developed by Ralf S.Engelschall <[rse@engelschall.com](mailto:rse@engelschall.com)> for use in the mod\_ssl project (<http://www.modssl.org/>).



本製品は、EMC Corporation の RSA(R) BSAFE™ ソフトウェアを搭載しています。

**HITACHI**  
Inspire the Next

© 株式会社 日立製作所



発行

2011 年 9 月 3020-3-R77-51

著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2009, 2011, Hitachi, Ltd.

## 変更内容

変更内容 (3020-3-R77-51) JP1/Integrated Management - Manager 09-50 , JP1/Integrated Management - View 09-50

追加・変更内容	変更箇所
監視対象ホストが Windows 7 , Windows Server 2008 , Windows Server 2008 (x64) , Windows Server 2008 R2 (x64) , または Windows Vista で , ユーザーがログオフしたときもリモート監視イベントログトラップを監視したい場合の手順を追加した。	1.18.1(1)(b)
ローカルセキュリティを設定する手順を , JP1/IM - Manager ホストの場合と監視対象ホストの場合とで書き分けた。	1.18.2(2) , 1.18.2(3)
レジストリを設定する手順を追加した。	1.18.2(4)
SSH サーバを設定する手順に , UseDNS または LookupClientHostnames の項目を設定する手順を追加した。	1.18.3(1) , 2.17.1(1)
SSH の設定で次の操作をするとき , 監視対象ホストにログインするユーザーをリモート監視で使用するユーザーに変更した。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 鍵を作成する ( Windows の場合 )</li> <li>• 秘密鍵を JP1/IM - Manager ホストに配置する ( Windows の場合 )</li> <li>• 公開鍵をリモートの監視対象ホストに配置する ( Windows の場合 )</li> </ul>	1.18.3(2) , 1.18.3(4)
JP1/IM - Manager をバージョンアップした場合に発生元ホスト名の項目を表示したいとき , イベント条件表示項目定義ファイルに「E.JP1_SOURCEHOST」を追加する必要があることを追加した。	2.18.6(4)
IM 構成管理でホストを登録する場合の注意事項を追加した。	3.1
エージェント構成の場合に , ホスト名の変更や構成定義情報の不一致などで , [ IM 構成 ] ページのツリー表示領域のシステムの階層構成がグレー表示された場合 , 構成を反映し直す必要があることを追加した。	3.1.4 , 3.2.1
プロファイルが未反映の場合 , サーバで保存している未反映のプロファイルがすべて削除されることを追加した。	3.1.5 , 3.2.4(1)(c)
リモート監視構成を使用する場合 , エージェント構成を反映する必要があることを追加した。	3.2.4(3)
[ 業務グループの新規作成 ] 画面および [ 業務グループの基本情報編集 ] 画面の項目を次のとおり変更した。 「割当 JP1 資源グループ名」を「割り当て JP1 資源グループ名」	3.4.1(1)(a) , 3.4.1(1)(b)
業務グループと監視グループを反映すると , セントラルコンソールの定義に指定された業務グループ・監視グループの名称も最新の名称に変更されることを追加した。	3.4.1(3)
反映したあとの設定ファイルおよびホストの状態がどのようになるか追加した。	3.5.1(6) , 3.5.2(4)
IM 構成管理 DB を削除後に , ファイルとフォルダ ( ディレクトリ ) を削除する手順を追加した。	6.2.5(1) , 6.3.5(1)
フェールオーバー中に発生したログ情報は収集しないことを追加した。	6.4

変更内容 (3020-3-R77-50) JP1/Integrated Management - Manager 09-50 , JP1/Integrated Management - View 09-50

追加・変更内容	変更箇所
各データベースの設定の前提条件を追加した。	1.4(2) , 1.4(3) , 2.4(2) , 2.4(3)
コマンドを [ コマンド ] ボタンに登録して実行することができるようになったことに伴い、登録する手順の説明を追加した。	1.16 , 2.15
リモートの監視対象ホストでログ監視をする機能が追加されたことに伴い、設定手順の説明を追加した。	1.18 , 2.17
リモートの監視対象ホストが監視対象となったことに伴い、次の機能で記述を追加した。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• ホストに登録する</li> <li>• ホスト情報を変更する</li> </ul>	3.1.1 , 3.1.4
IM 構成をエージェント構成とリモート監視構成の二つに分けたことに伴い記述を変更した。	3.2.4
「仮想化システム構成の設定」の記述を 3.5 節から 3.3 節に移動した。	3.3
業務グループによる参照・操作制限機能が追加されたことに伴い、業務グループの設定手順の説明を追加した。	3.4
「プロファイルの設定」の記述を 3.3 節から 3.5 節に移動した。	3.5
排他編集権を取得する手順を追加した。	3.5.1(1)
リモートの監視対象ホストにプロファイルを設定する手順を追加した。	3.5.2
「IM 構成管理の管理情報のインポート・エクスポート」の記述を 3.4 節から 3.6 節に移動した。	3.6
設定および表示できる項目に発生元ホスト名を追加した。	4.2.1(1) , 4.2.2(1) , 4.2.3 , 4.2.4(3)(a) , 4.12
共通除外条件が基本モードと拡張モードの動作に分かれたことに伴い、説明を変更した。	4.2.4(3)
JP1 イベントの表示色を設定する手順の説明を追加した。	4.3
発生元ホストのマッピング機能が追加されたことに伴い、発生元ホストのマッピング機能を使用する手順の説明を追加した。	4.11
[ イベントコンソール ] 画面からフォントサイズを変更できるという説明を追加した。	4.12
業務グループによる参照・操作制限機能が追加されたことに伴い、参照・操作制限の設定手順の説明を追加した。	4.17
物理ホスト環境の前提条件にサービスの説明を追加した。	6.1.2(2)
クラスタ運用の前提条件に物理ホスト名および論理ホスト名の条件を追加した。	6.1.2(4) , 6.1.2(5)
JP1/IM・MO を使用している場合、接続元の JP1/IM・Message Optimizer サービスを停止することを追加した。	6.2.2(4)(a) , 6.2.2(6)(a) , 6.3.2(4)(a) , 6.2.5(1) , 6.3.2(6)(a) , 6.3.5(1)
Microsoft へのエラー報告を抑止する設定手順を追加した。	6.2.2(6)(d)
JP1/IM・Manager の論理ホストだけを削除する手順を追加した。	6.2.5(3) , 6.3.5(3)

追加・変更内容	変更箇所
JP1/IM - Manager で管理するイベントが JP1/IM - Service Support のイベントとして手動で登録できるようになったことに伴い、JP1/IM - Manager と JP1/IM - Service Support が連携する場合の設定手順の説明を追加した。	8.1

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。



# はじめに

---

このマニュアルは、JP1/Integrated Management - Manager および JP1/Integrated Management - View のシステム構築方法について説明したものです。なお、このマニュアルでは、JP1/Integrated Management - Manager および JP1/Integrated Management - View を総称して、JP1/Integrated Management または JP1/IM と表記します。

## 対象読者

オープンプラットフォームのシステムを管理するインフラを、JP1/IM で構築される方を対象としています。具体的には次の方を対象としています。

- システムで発生する事象を一元監視するシステムを JP1/IM を使って構築されるシステム管理者

## マニュアルの構成

このマニュアルは、次に示す章から構成されています。

### 第 1 章 インストールとセットアップ (Windows の場合)

Windows 環境で JP1/IM をインストールおよびセットアップする手順について説明しています。

### 第 2 章 インストールとセットアップ (UNIX の場合)

UNIX 環境で JP1/IM をインストールおよびセットアップする手順について説明しています。

### 第 3 章 IM 構成管理によるシステムの階層構成の設定

IM 構成管理を使用する場合にシステムの階層構成 (IM 構成) を設定する方法について説明しています。

### 第 4 章 セントラルコンソールの設定

セントラルコンソールを使用するための環境を設定する方法について説明しています。

### 第 5 章 セントラルスコープの設定

セントラルスコープを使用するための環境を設定する方法について説明しています。

### 第 6 章 クラスタシステムでの運用と環境構築

JP1/IM - Manager のクラスタシステムでの運用と環境構築について説明しています。

### 第 7 章 ネットワーク構成に応じた運用と環境構築

ネットワーク構成 (JP1/IM - Manager のホストが複数のネットワークに接続された構成、およびファイアウォールを経由した構成) に応じた運用と環境構築について説明しています。

### 第 8 章 ほかの統合管理製品と連携するための設定

JP1/IM とほかの統合管理製品 (JP1/IM - Service Support, JP1/IM - Incident Master および JP1/IM - Rule Operation) を連携する場合の環境設定について説明しています。

## 関連マニュアル

関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

### JP1/IM 関連

- JP1 Version 9 JP1/Integrated Management - Manager クイックリファレンス ( 3020-3-R75 )
- JP1 Version 9 JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド ( 3020-3-R76 )
- JP1 Version 9 JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド ( 3020-3-R78 )
- JP1 Version 9 JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス ( 3020-3-R79 )
- JP1 Version 9 JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス ( 3020-3-R80 )
- JP1 Version 9 JP1/Integrated Management - Manager メッセージ ( 3020-3-R81 )
- JP1 Version 9 JP1/Integrated Management - Event Gateway for Network Node Manager i ( 3020-3-R82 )
- JP1 Version 9 JP1/Integrated Management - Rule Operation 構築・運用ガイド ( 3020-3-R83 )
- JP1 Version 9 JP1/Integrated Management - Rule Operation 画面リファレンス ( 3020-3-R84 )
- JP1 Version 9 JP1/Integrated Management - TELstaff JP1/Integrated Management - TELstaff Alarm View 構築・運用ガイド ( 3020-3-R85 )
- JP1 Version 9 JP1/Integrated Management - Message Optimizer ( 3020-3-R86 )
- JP1 Version 9 JP1/Integrated Management - Service Support 構築・運用ガイド ( 3020-3-R91 )
- JP1 Version 9 JP1/Integrated Management - Service Support 操作ガイド ( 3020-3-R92 )
- JP1 Version 8 JP1/Integrated Management - Central Information Master システム構築・運用ガイド ( 3020-3-K04 )
- JP1 Version 8 JP1/Integrated Management - Central Information Master リファレンス ( 3020-3-K05 )
- JP1 Version 8 JP1/Integrated Management - Incident Master ( 3020-3-K09 )

### JP1 関連

- JP1 Version 9 JP1/Performance Management 設計・構築ガイド ( 3020-3-R31 )
- JP1 Version 9 JP1/Performance Management 運用ガイド ( 3020-3-R32 )
- JP1 Version 9 JP1/Base 運用ガイド ( 3020-3-R71 )
- JP1 Version 9 JP1/Base メッセージ ( 3020-3-R72 )
- JP1 Version 9 JP1/Base 関数リファレンス ( 3020-3-R73 )
- JP1 Version 9 JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド ( 3020-3-S12 )
- JP1 Version 9 JP1/NETM/DM 構築ガイド (Windows(R) 用) ( 3020-3-S80 )
- JP1 Version 9 JP1/NETM/DM 運用ガイド 1(Windows(R) 用) ( 3020-3-S81 )
- JP1 Version 9 JP1/NETM/DM 運用ガイド 2(Windows(R) 用) ( 3020-3-S82 )
- JP1 Version 9 JP1/NETM/DM Client(UNIX(R) 用) ( 3020-3-S85 )
- JP1 Version 9 JP1/Cm2/SNMP System Observer ( 3020-3-T11 )

- JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 連携ガイド ( 3020-3-K27 )
- JP1 Version 8 JP1/Performance Management - Analysis ( 3020-3-K77 )
- JP1 Version 8 JP1/Cm2/Network Node Manager ネットワーク管理ガイド ( 3020-3-L01 )
- JP1 Version 8 JP1/Cm2/SNMP System Observer ( 3020-3-L22 )
- JP1 Version 8 JP1/ServerConductor/Blade Server Manager 系 システム管理者ガイド ( 3020-3-L52 )
- JP1 Version 7i JP1/Performance Management/SNMP System Observer 拡張リソース管理編 ( 3020-3-F70 )
- JP1 Version 7i JP1/Security Integrated Manager ( 3020-3-G26 )

#### Cosminexus 関連

- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 システム構築・運用ガイド ( 3020-3-U04 )

#### HiRDB 関連

- HiRDB Version 8 システム導入・設計ガイド ( UNIX(R) 用 )( 3000-6-352 )
- HiRDB Version 8 システム導入・設計ガイド ( Windows(R) 用 )( 3020-6-352 )
- HiRDB Version 8 システム定義 ( UNIX(R) 用 )( 3000-6-353 )
- HiRDB Version 8 システム定義 ( Windows(R) 用 )( 3020-6-353 )

## マニュアルの体系

JP1/IM のマニュアルでは、システム的设计・構築・運用などのシステムのライフサイクルでの段階ごとに必要な情報を説明しています。目的に合わせて必要なマニュアルをお読みください。JP1/IM のマニュアルとシステムのライフサイクルの関係を次の図に示します。



## このマニュアルでの表記

このマニュアルでは、日立製品およびその他の製品の名称を省略して表記しています。次に、製品の正式名称と、このマニュアルでの表記を示します。

このマニュアルでの表記		正式名称
AIX		AIX 5L 5.3
		AIX 6.1
BJEX		uCosminexus Batch Job Execution Server
Cosminexus	Cosminexus Application Server	Cosminexus Application Server Enterprise Version 6
		Cosminexus Application Server Standard Version 6
		uCosminexus Application Server Enterprise
		uCosminexus Application Server Standard
		uCosminexus Service Platform
HNTRLib		Hitachi Network Objectplaza Trace Library
HNTRLib2		Hitachi Network Objectplaza Trace Library 2
HP-UX	HP-UX (IPF)	HP-UX 11i V2 (IPF)
		HP-UX 11i V3 (IPF)
Hyper-V		Microsoft(R) Hyper-V(TM) 1.0
		Microsoft(R) Hyper-V(TM) 2.0
IE	Microsoft Internet Explorer	Microsoft(R) Internet Explorer(R)
	Windows Internet Explorer	Windows(R) Internet Explorer(R)
IIS	Internet Information Services	Microsoft(R) Internet Information Services 5.01 以降
JP1/AJS	JP1/AJS2 - Advanced Manager	JP1/Automatic Job Management System 2 - Advanced Manager
		JP1/AJS - Agent
	JP1/AJS - Manager	JP1/Automatic Job Management System 2 - Agent
		JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent
	JP1/AJS - Manager	JP1/Automatic Job Management System 2 - Manager
		JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager
	JP1/AJS - View	JP1/Automatic Job Management System 2 - View

このマニュアルでの表記		正式名称
		JP1/Automatic Job Management System 3 - View
JP1/AJS2 - Scenario Operation View		JP1/Automatic Job Management System 2 - Scenario Operation View
JP1/AJS2 - View for Mainframe		JP1/Automatic Job Management System 2 - View for Mainframe
JP1/Cm2/ESA		JP1/Cm2/Extensible SNMP Agent JP1/Cm2/Extensible SNMP Agent for Extension Mib Runtime
JP1/Cm2/SSO	JP1/Cm2/SSO	JP1/Cm2/SNMP System Observer
	JP1/PFM/SSO	JP1/Performance Management/ Distributed SNMP System Observer JP1/Performance Management/SNMP System Observer
	JP1/SSO	JP1/Distributed Server System Observer JP1/Server System Observer
JP1/FTP		JP1/File Transmission Server/FTP
JP1/Integrated Management または JP1/IM	バージョン 7 製品	
	JP1/IM - Central Console または JP1/IM - CC	JP1/Integrated Manager - Central Console
	JP1/IM - Central Console 10 Node または JP1/IM - CC 10 Node	JP1/Integrated Manager - Central Console 10 Node
	JP1/IM - Central Console アッ プグレード または JP1/IM - CC アップグ レード	JP1/Integrated Manager - Central Console アップグレード
	JP1/IM - Central Information Master または JP1/IM - CM	JP1/Integrated Manager - Central Information Master
	JP1/IM - Central Scope または JP1/IM - CS	JP1/Integrated Manager - Central Scope
	JP1/IM - Incident Master または JP1/IM - IDM	JP1/Integrated Manager - Incident Master
	JP1/IM - TELstaff	JP1/Integrated Manager - TELstaff JP1/Integrated Manager - TELstaff Alarm View
	JP1/IM - View	JP1/Integrated Manager - View

このマニュアルでの表記	正式名称
バージョン 8 製品	
JP1/IM - Central Information Master または JP1/IM - CM	JP1/Integrated Management - Central Information Master
JP1/IM - Incident Master または JP1/IM - IDM	JP1/Integrated Management - Incident Master
JP1/IM - Manager	JP1/Integrated Management - Manager
JP1/IM - Rule Operation または JP1/IM - RL	JP1/Integrated Management - Rule Operation
JP1/IM - Service Support または JP1/IM - SS	JP1/Integrated Management - Service Support
JP1/IM - TELstaff	JP1/Integrated Management - TELstaff
	JP1/Integrated Management - TELstaff Alarm View
JP1/IM - View	JP1/Integrated Management - View
バージョン 9 製品	
JP1/IM - Event Gateway for Network Node Manager i または JP1/IM - EG for NNMi	JP1/Integrated Management - Event Gateway for Network Node Manager i
JP1/IM - Manager	JP1/Integrated Management - Manager
JP1/IM - Message Optimizer Assistant または JP1/IM - MO	JP1/Integrated Management - Message Optimizer
	JP1/Integrated Management - Message Optimizer Assistant
JP1/IM - Rule Operation または JP1/IM - RL	JP1/Integrated Management - Rule Operation
JP1/IM - Service Support または JP1/IM - SS	JP1/Integrated Management - Service Support
JP1/IM - TELstaff	JP1/Integrated Management - TELstaff
	JP1/Integrated Management - TELstaff Alarm View
JP1/IM - View	JP1/Integrated Management - View
JP1/NetInsight II - Facility Manager	JP1/NetInsight(R) II - Facility Manager
	JP1/NetInsight(R) II - Facility Manager Standard
	JP1/NetInsight(R) II - Facility Manager Upgrade License

このマニュアルでの表記		正式名称	
JP1/NPS		JP1/Network Printing System	
JP1/PAM	JP1/PA - Adaptor	JP1/Performance Analysis - Adaptor	
		JP1/Performance Management - Analysis Adaptor	
	JP1/PA - Manager	JP1/Performance Analysis - Manager	
		JP1/Performance Management - Analysis Manager	
	JP1/PA - View	JP1/Performance Analysis - View	
		JP1/Performance Management - Analysis View	
JP1/PFM	JP1/PFM - Agent	JP1/Performance Management - Agent for Platform などのエージェント製品群	
	JP1/PFM - Manager	JP1/Performance Management - Manager	
	JP1/PFM - View	JP1/Performance Management - View	
	JP1/PFM - Web Console	JP1/Performance Management - Web Console	
JP1/PFM/SSO - Agent for Process		JP1/Performance Management/SNMP System Observer - Agent for Process	
JP1/PFM/SSO for Application Server		JP1/Performance Management/SNMP System Observer for Application Server	
JP1/SC/CM		JP1/ServerConductor/Control Manager	
JP1/ServerConductor	JP1/ServerConductor	JP1/ServerConductor/Advanced Agent	
		JP1/ServerConductor/Agent	
		JP1/ServerConductor/Blade Server Manager	
		JP1/ServerConductor/Blade Server Manager Plus	
		JP1/ServerConductor/Server Manager	
	ServerConductor	ServerConductor/Advanced Agent	
		ServerConductor/Agent	
		ServerConductor/Blade Server Manager	
		ServerConductor/Server Manager	
	System Manager	System Manager - Advanced Agent	
		System Manager - Management Console	
		System Manager - Server Agent	
		System Manager - Server Agent for HP-UX	
	JP1/SES		JP1/System Event Service

このマニュアルでの表記		正式名称
Linux	Linux 5 (AMD/Intel 64)	Red Hat Enterprise Linux(R) 5 (AMD/Intel 64)
	Linux 5 (IPF)	Red Hat Enterprise Linux(R) 5 (IPF)
	Linux 5 (x86)	Red Hat Enterprise Linux(R) 5 (x86)
	Linux 5 Advanced Platform (AMD/Intel 64)	Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform (AMD/Intel 64)
	Linux 5 Advanced Platform (IPF)	Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform (IPF)
	Linux 5 Advanced Platform (x86)	Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform (x86)
NNM	HP NNM	HP Network Node Manager Software バージョン 6 以前
		HP Network Node Manager Starter Edition Software バージョン 7.5 以前
	JP1/Cm2/NNM	JP1/Cm2/Network Node Manager バージョン 7 以前
		JP1/Cm2/Network Node Manager Starter Edition 250 バージョン 8 以前
NNMi	HP NNMi	HP Network Node Manager i Software v8.10
	JP1/Cm2/NNMi	JP1/Cm2/Network Node Manager i 09-00 以降
SCIM	JP1/SCIM	JP1/Security Integrated Manager
SCVMM		Microsoft(R) System Center Virtual Machine Manager 2008
Solaris		Solaris 9
		Solaris 10
vCenter		VMware vCenter Server
Virtage		日立サーバ仮想機構「Virtage」
VMware		VMware(R) ESX 3.5
		VMware(R) ESX 4.0
Windows 2000		Microsoft(R) Windows(R) 2000 Advanced Server Operating System
		Microsoft(R) Windows(R) 2000 Professional Operating System
		Microsoft(R) Windows(R) 2000 Server Operating System
Windows 7		Microsoft(R) Windows(R) 7 Enterprise

このマニュアルでの表記		正式名称
		Microsoft(R) Windows(R) 7 Professional
		Microsoft(R) Windows(R) 7 Ultimate
Windows Server 2003	Windows Server 2003	Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise Edition
		Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard Edition
	Windows Server 2003 (IPF)	Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
	Windows Server 2003 (x64)	Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise x64 Edition
		Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard x64 Edition
	Windows Server 2003 R2	Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise Edition
		Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard Edition
	Windows Server 2003 R2 (x64)	Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard x64 Edition		
Windows Server 2008	Windows Server 2008	Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise
		Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard
	Windows Server 2008 (IPF)	Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 for Itanium-based Systems
	Windows Server 2008 (x64)	Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise x64
		Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard x64
	Windows Server 2008 R2 (x64)	Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Datacenter x64
		Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Enterprise x64
		Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Standard x64
Windows Vista		Microsoft(R) Windows Vista(R) Business
		Microsoft(R) Windows Vista(R) Enterprise
		Microsoft(R) Windows Vista(R) Ultimate
Windows XP Professional		Microsoft(R) Windows(R) XP Professional Operating System

注 JP1/IM - Central Information Master , JP1/IM - Incident Master , JP1/IM - Rule Operation , JP1/IM - Service Support , JP1/IM - TELstaff , JP1/IM - Message Optimizer Assistant , および JP1/IM - Event Gateway for Network Node Manager i については、このマニュアルで説明する JP1/IM - Manager , JP1/IM - View に関連する機能概要だけ説明しています。

- Windows 2000 , Windows XP Professional , Windows Server 2003 , Windows Vista , Windows Server 2008 および Windows 7 を総称して Windows と表記することがあります。
- HP-UX , Solaris , AIX , および Linux を総称して UNIX と表記することがあります。

## このマニュアルで使用する英略語

このマニュアルで使用する英略語を次に示します。

英略語	正式名称
AMD	Advanced Micro Devices
ASCII	American Standard Code for Information Interchange
CMT	Container-Managed Transaction
CRLF	Carriage Return/Line Feed
CSV	Comma Separated Value
DB	Database
DBMS	Database Management System
DNS	Domain Name System
FQDN	Fully Qualified Domain Name
GMT	Greenwich Mean Time
GUI	Graphical User Interface
HTML	Hyper Text Markup Language
HTTP	HyperText Transfer Protocol
IP	Internet Protocol
IPF	Itanium(R) Processor Family
ISAM	Indexed Sequential Access Method
J2EE	Java(TM)2 Platform Enterprise Edition
Java VM	Java(TM) Virtual Machine
JDBC	Java(TM) DataBase Connectivity
JIS	Japanese Industrial Standards
LAN	Local Area Network
NAT	Network Address Translator
NIC	Network Interface Card
NTP	Network Time Protocol
OTS	Object Transaction Service

英略語	正式名称
POSIX	Portable Operating System Interface for UNIX
SFO	Session Fail Over
SNMP	Simple Network Management Protocol
TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol
TXT	Text
UAC	User Account Control
UCS	Universal Multiple-Octet Coded Character Set
UNC	Universal Naming Convention
URL	Uniform Resource Locator
UTC	Universal Time Coordinated
UTF	UCS Transformation Format
WAN	Wide Area Network
WWW	World Wide Web

## バージョン 8 での製品体系変更について

バージョン 8 では、JP1/IM の製品体系に次の変更がありました。

- JP1/IM - Central Console , JP1/IM - Central Scope が統合されて JP1/IM - Manager になりました。
- JP1/IM - Central Console 10 Node が廃止されました。
- JP1/IM - Central Console アップグレードが廃止されました。
- JP1/IM - Rule Operation が追加されました。詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Rule Operation 構築・運用ガイド」を参照してください。

## このマニュアルで使用する記号

このマニュアルで使用する記号を次に示します。

記号	意味
[ ]	メニュー項目、画面名、ボタン名、およびキーボードのキーなどを示す。 例 メニュー項目 : [ 新規作成 ] 画面名 : [ ログイン ] 画面 ボタン名 : [ OK ] ボタン キーボードのキー : [ Ctrl ] キー
[ ] - [ ]	画面のメニューから項目を選択する操作を示す。 例 [ ファイル ] - [ 新規作成 ] を選択する。 上記の例では、メニューバーの [ ファイル ] を選んで、プルダウンメニューの [ 新規作成 ] を選択することを示す。

はじめに

## コマンドの文法で使用する記号

コマンドとパラメーターの説明で使用する記号を、次のように定義します。

記号	意味
 (ストローク)	複数の項目に対し、項目間の区切りを示し、「または」の意味を示す。 例 「A   B   C」は、「A, B または C」を示す。
{ }	この記号で囲まれている複数の項目の中から、必ず一組の項目を選択する。項目の区切りは   で示す。 例 { A   B   C } は「A, B または C のどれかを指定する」ことを示す。
[ ]	この記号で囲まれている項目は任意に指定できる(省略してもよい)。複数の項目が記述されている場合には、すべてを省略するか、どれか一つを選択する。 例 [A] は「何も指定しない」か「A を指定する」ことを示す。 [B   C] は「何も指定しない」か「B または C を指定する」ことを示す。
	空白を表す。 0 : 0 個以上の空白 (空白を省略できる) 1 : 1 個以上の空白 (空白を省略できない)
	タブを表す。 例 A とした場合に、A の前にタブがあることを示す。


## 数式で使用する記号

このマニュアルの数式中で使用する記号を、次のように定義します。

記号	意味
x	乗算記号を示す。

## 図中で使用する記号

このマニュアルの図中で使用する記号を、次のように定義します。



## Windows 版 JP1/IM , JP1/Base のインストール先フォルダの表記

このマニュアルでは，Windows 版 JP1/IM , JP1/Base のインストール先フォルダを次のように表記しています。

製品名	インストール先フォルダの表記	デフォルトインストール先フォルダ
JP1/IM - View	View パス	システムドライブ : %Program Files%\HITACHI\JP1CoView
JP1/IM - Manager	Manager パス	システムドライブ : %Program Files%\HITACHI\JP1IMM
	Console パス	システムドライブ : %Program Files%\HITACHI\JP1Cons
	Scope パス	システムドライブ : %Program Files%\HITACHI\JP1Scope
JP1/Base	Base パス	システムドライブ : %Program Files%\HITACHI\JP1Base

注 各製品をデフォルトのままインストールした場合のインストール先フォルダを表しています。Windows 7 , Windows Server 2008 および Windows Vista の場合，「システムドライブ : %Program Files」と表記している部分は，インストール時の OS 環境変数によって決定されるため，環境によって異なる場合があります。

## このマニュアルで使用する「Administrators 権限」について

このマニュアルで表記している「Administrators 権限」とは，ローカル PC に対する Administrators 権限です。ローカル PC に対して Administrators 権限を持つユーザーであれば，ローカルユーザー，ドメインユーザーおよび，Active Directory 環境で動作に違いはありません。

はじめに

せん。

### オンラインマニュアルについて

JP1/IM では、WWW ブラウザーで参照できる HTML マニュアルを提供しています。HTML マニュアルは、下記 WWW ブラウザーで参照できます。

- Microsoft Internet Explorer 6.0 以降
- Windows Internet Explorer 7 以降

オンラインマニュアルの内容は、このマニュアルと同様です。

オンラインマニュアルは、次の操作で目次が表示されます。

- JP1/IM - View : [ ヘルプ ] - [ 目次 ] を選択する。または、スタートメニューから [ プログラム ] - [ JP1\_Integrated Management - View ] - [ ヘルプ ] を選択する。

#### 注意事項

- スタートメニューからオンラインマニュアルを表示させると、OS の設定によってすでに表示されているブラウザの画面上に HTML マニュアルが表示されることがあります。

### KB (キロバイト) などの単位表記について

1KB (キロバイト), 1MB (メガバイト), 1GB (ギガバイト), 1TB (テラバイト) はそれぞれ 1,024 バイト, 1,024<sup>2</sup> バイト, 1,024<sup>3</sup> バイト, 1,024<sup>4</sup> バイトです。

# 目次

<b>1</b>	<b>インストールとセットアップ (Windows の場合)</b>	<b>1</b>
1.1	インストールとセットアップの流れ	3
1.2	インストール前に必要な作業	5
1.2.1	JP1/IM のセットアップ内容の設計	5
1.2.2	システム環境の構築	5
1.2.3	前提プログラムのインストール	5
1.3	インストール	6
1.3.1	インストール手順	6
1.3.2	アンインストール手順	8
1.3.3	インストール・アンインストール時の注意事項	9
1.4	IM データベースの構築	11
1.5	IM 構成管理の機能を使用するための設定	14
1.6	サービスの起動順序の設定	15
1.7	ユーザー認証の設定およびユーザーマッピングの設定	16
1.7.1	認証サーバの指定	17
1.7.2	JP1 ユーザーの登録	17
1.7.3	JP1 ユーザーの操作権限の設定	17
1.7.4	プライマリー認証サーバの設定情報のコピー	18
1.7.5	ユーザーマッピングの設定	18
1.8	JP1/Base の障害に備えた設定	19
1.9	システムの階層構成の設定 (IM 構成管理を使用する場合)	20
1.9.1	IM 構成管理・ビューアーによる設定	20
1.9.2	エクスポート・インポート機能による設定	22
1.9.3	仮想化システム構成の管理および監視のための設定	22
1.10	システムの階層構成の設定 (IM 構成管理を使用しない場合)	24
1.10.1	構成定義情報の設定	24
1.10.2	構成定義情報の削除	25
1.10.3	構成定義情報の変更	25
1.10.4	構成定義情報の設定での注意事項	25
1.11	イベントサービス機能の設定	27
1.12	JP1 イベントの転送設定 (IM 構成管理を使用する場合)	28
1.13	JP1 イベントの転送設定 (IM 構成管理を使用しない場合)	29
1.14	イベントサービスの定義情報の収集と配布 (IM 構成管理を使用する場合)	30

1.15	イベントサービスの定義情報の収集と配布（IM 構成管理を使用しない場合）	31
1.16	コマンド実行環境の設定	32
1.17	イベントサービスの登録ホスト名を FQDN 形式で利用する場合の設定	34
1.17.1	前提条件	34
1.17.2	設定方法	34
1.17.3	起動方法	34
1.18	リモートの監視対象ホストでログ監視をするための設定	36
1.18.1	WMI の設定	36
1.18.2	NetBIOS の設定	41
1.18.3	SSH の設定	43
1.19	JP1/IM - Manager のセットアップ	48
1.19.1	セントラルスコープの機能を使用するための設定	48
1.19.2	JP1/IM - Manager の障害に備えた設定	48
1.19.3	バージョンアップ時の設定	53
1.20	JP1/IM - View のセットアップ	56
1.20.1	JP1/IM - View の障害に備えた設定	56
1.20.2	IM 構成管理・ビューアーのセットアップ	56
1.20.3	JP1/IM - Central Information Master 連携のセットアップ	57
1.20.4	JP1/IM - Rule Operation 連携のセットアップ	58

## 2

インストールとセットアップ（UNIX の場合）	61	
2.1	インストールとセットアップの流れ	63
2.2	インストール前に必要な作業	65
2.2.1	JP1/IM のセットアップ内容の設計	65
2.2.2	システム環境の構築	65
2.2.3	前提プログラムのインストール	65
2.3	インストール	66
2.3.1	インストール手順	66
2.3.2	Hitachi PP Installer の使用方法	67
2.3.3	アンインストール手順	69
2.3.4	インストール・アンインストール時の注意事項	70
2.4	IM データベースの構築	72
2.5	IM 構成管理の機能を使用するための設定	75
2.6	ユーザー認証の設定およびユーザーマッピングの設定	76
2.6.1	認証サーバの指定	77
2.6.2	JP1 ユーザーの登録	77

2.6.3	JP1 ユーザーの操作権限の設定	77
2.6.4	プライマリー認証サーバの設定情報のコピー	78
2.6.5	ユーザーマッピングの設定	78
2.7	JP1/Base の障害に備えた設定	79
2.8	システムの階層構成の設定 (IM 構成管理を使用する場合)	80
2.8.1	IM 構成管理・ビューアーによるシステム構成の設定	80
2.8.2	エクスポート・インポート機能によるシステム構成の設定	82
2.8.3	仮想化システム構成の管理および監視のための設定	82
2.9	システムの階層構成の設定 (IM 構成管理を使用しない場合)	84
2.9.1	構成定義情報の設定	84
2.9.2	構成定義情報の削除	85
2.9.3	構成定義情報の変更	85
2.9.4	構成定義情報の設定での注意事項	85
2.10	イベントサービス機能の設定	87
2.11	JP1 イベントの転送設定 (IM 構成管理を使用する場合)	88
2.12	JP1 イベントの転送設定 (IM 構成管理を使用しない場合)	89
2.13	イベントサービスの定義情報の収集と配布 (IM 構成管理を使用する場合)	90
2.14	イベントサービスの定義情報の収集と配布 (IM 構成管理を使用しない場合)	91
2.15	コマンド実行環境の設定	92
2.16	イベントサービスの登録ホスト名を FQDN 形式で利用する場合の設定	94
2.16.1	前提条件	94
2.16.2	設定方法	94
2.16.3	起動方法	95
2.17	リモートの監視対象ホストでログ監視をするための設定	96
2.17.1	SSH の設定	96
2.18	JP1/IM - Manager のセットアップ	100
2.18.1	セットアッププログラムの実行	100
2.18.2	JP1/IM の環境変数の設定	100
2.18.3	自動起動および自動終了の設定	102
2.18.4	セントラルスコープの機能を使用するための設定	103
2.18.5	JP1/IM - Manager の障害に備えた設定	104
2.18.6	バージョンアップ時の設定	108
<b>3</b>	<b>IM 構成管理によるシステムの階層構成の設定</b>	<b>111</b>
3.1	ホストの登録	112
3.1.1	ホストを登録する	112

3.1.2	ホスト情報を表示する	113
3.1.3	ホストを削除する	114
3.1.4	ホスト情報を変更する	114
3.1.5	ホストから情報を収集する	115
3.2	システムの階層構成の設定	117
3.2.1	システムの階層構成を取得する	117
3.2.2	システムの階層構成を表示する	118
3.2.3	システムの階層構成を検証する	118
3.2.4	システムの階層構成を編集する	119
3.2.5	システムの階層構成の同期を取る	123
3.3	仮想化システム構成の設定	124
3.3.1	IM 構成管理で仮想化構成を管理する	124
3.3.2	仮想化システムの構成情報を収集する	131
3.3.3	セントラルスコープで仮想化構成を監視する	132
3.4	業務グループの設定	134
3.4.1	業務グループを新規に構築する	134
3.4.2	業務グループにホストを追加する	140
3.4.3	業務グループからホストを削除する	141
3.4.4	セントラルスコープで業務グループを監視する	141
3.5	プロファイルの設定	143
3.5.1	エージェント構成のホストにプロファイルを設定する	143
3.5.2	リモート監視構成のホストにプロファイルを設定する	158
3.6	IM 構成管理の管理情報のインポート・エクスポート	168

## 4

	セントラルコンソールの設定	169
4.1	JP1/IM のイベント取得時の動作設定	171
4.2	JP1 イベントのフィルタリングの設定	172
4.2.1	表示フィルターを設定する	172
4.2.2	ユーザーフィルターを設定する	174
4.2.3	重要イベントフィルターを設定する	177
4.2.4	イベント取得フィルターを設定する	178
4.3	JP1 イベントの表示色の設定	186
4.4	自動アクションの設定	187
4.4.1	自動アクション機能の実行環境の設定	187
4.4.2	自動アクションの実行条件および実行内容の設定	188
4.4.3	自動アクションの実行状況監視の設定	189

4.4.4	自動アクションの実行抑止の設定	190
4.5	関連イベント発行の設定	191
4.5.1	関連イベント発行機能の起動設定	191
4.5.2	関連イベント発行履歴ファイルのサイズおよび面数の設定	191
4.5.3	起動オプションの設定	192
4.5.4	関連イベント発行定義の作成および反映	193
4.6	メモ情報の設定	195
4.7	イベントガイド情報の編集	196
4.7.1	イベントガイド情報の編集の手順	196
4.8	対処状況変更時の JP1 イベント発行の設定	198
4.9	ユーザー独自のイベント属性を表示する手順	199
4.9.1	定義ファイルを作成する	201
4.9.2	定義ファイルを有効にする	204
4.10	重大度変更機能の設定	205
4.11	発生元ホストのマッピングの設定	206
4.12	ログインユーザーごとの JP1/IM - View の設定	208
4.13	JP1/IM - View の動作カスタマイズ	211
4.14	連携製品のモニター起動の設定	212
4.14.1	モニター画面を呼び出す手順	212
4.14.2	モニター画面呼び出しをするための画面の決定	213
4.14.3	定義ファイルの作成	213
4.15	統合機能メニューの設定	215
4.15.1	統合機能メニューから連携製品の GUI を起動するための設定	215
4.15.2	新規メニューを追加する手順	215
4.15.3	[ 統合機能メニュー ] 画面から起動する画面の決定	216
4.15.4	定義ファイルの作成	216
4.15.5	統合機能メニューから連携製品の WWW ページを起動するための設定	219
4.16	WWW ページ版の JP1/IM - View を使用する場合の設定	221
4.16.1	HTTP サーバのインストール	221
4.16.2	HTTP サーバの設定	221
4.16.3	WWW ブラウザーの設定	222
4.16.4	[ Java コンソール ] 画面の表示設定	222
4.16.5	WWW ページ版でのタイムアウト時間の設定	222
4.17	業務グループの参照・操作制限の設定	224

<b>5</b>	<b>セントラルスコープの設定</b>	<b>227</b>
5.1	セントラルスコープの環境設定の概要	228
5.2	ホスト情報の登録	229
5.3	監視ツリーを GUI で作成する	230
5.3.1	監視ツリーの編集画面の起動	230
5.3.2	既存の監視ツリーの取得	232
5.3.3	監視ツリーの自動生成	233
5.3.4	監視ツリーのカスタマイズ	236
5.3.5	カスタマイズした監視ツリーのローカルホストへの保存	246
5.3.6	カスタマイズした監視ツリーのマネージャーへの反映	246
5.4	[ ビジュアル監視 ] 画面を GUI で作成する	248
5.4.1	[ ビジュアル監視 ] 画面の編集画面の起動	248
5.4.2	既存の [ ビジュアル監視 ] 画面の取得	249
5.4.3	[ ビジュアル監視 ] 画面のカスタマイズ	250
5.4.4	カスタマイズした [ ビジュアル監視 ] 画面のローカルホストへの保存	254
5.4.5	カスタマイズした [ ビジュアル監視 ] 画面のマネージャーへの反映	255
5.4.6	[ ビジュアル監視 ] 画面の一覧の編集および削除	256
5.5	保存した CSV ファイルによる監視画面の作成	257
5.6	ガイド情報の編集	258
5.6.1	ガイド情報の編集の手順	258
5.7	セントラルスコープの動作環境の設定	261
5.7.1	状態変更イベント件数の上限監視の設定	261
5.7.2	対処済み連動機能の設定	261
5.7.3	JP1 イベントの対処済み時に状態変更イベントを自動で削除するための設定	262
5.7.4	JP1 イベント受信時に監視オブジェクトを初期化するための設定	263
5.7.5	状態変更条件メモリー常駐機能の設定	263
5.7.6	[ 監視ツリー ] 画面のツールバーのカスタマイズ	263
5.8	連携製品のセットアップ	265
5.8.1	JP1/AJS との連携でのセットアップ	265
5.8.2	JP1/Cm2/SSO との連携でのセットアップ	266
5.8.3	JP1/PFM との連携でのセットアップ	269
5.8.4	JP1/Cm2/NNM との連携でのセットアップ	270
5.8.5	JP1/NETM/DM との連携でのセットアップ	272
5.8.6	JP1/SCIM との連携でのセットアップ	272
5.8.7	JP1/PAM との連携でのセットアップ	273

5.8.8	Cosminexus との連携でのセットアップ	273
5.8.9	HiRDB との連携でのセットアップ	274
5.8.10	JP1/ServerConductor との連携でのセットアップ	275
5.8.11	JP1/IM - Central Information Master との連携でのセットアップ	275
5.9	監視オブジェクト作成例	277
5.9.1	システム監視オブジェクトの作成例 (JP1/AJS のジョブネット監視)	277
5.9.2	汎用監視オブジェクトの作成例 (JP1/Cm2/SSO による CPU 監視)	279
5.9.3	汎用監視オブジェクトの作成例 (HiRDB の監視)	284
5.9.4	汎用監視オブジェクトの作成例 (JP1/Cm2/SSO による Cosminexus 業務のリソース監視)	290

## 6

6	クラスタシステムでの運用と環境構築	299
6.1	クラスタ運用の概要	300
6.1.1	クラスタシステムの概要	301
6.1.2	クラスタ運用の前提条件	302
6.1.3	クラスタシステムでの JP1/IM の構成	305
6.2	クラスタ運用の環境設定 (Windows の場合)	310
6.2.1	環境設定の流れ	310
6.2.2	論理ホストのインストール・セットアップ	311
6.2.3	クラスタソフトへの登録 (Windows の場合)	325
6.2.4	設定変更時の作業	327
6.2.5	IM データベースと論理ホストの削除	328
6.3	クラスタ運用の環境設定 (UNIX の場合)	332
6.3.1	環境設定の流れ	332
6.3.2	論理ホストのインストール・セットアップ	333
6.3.3	クラスタソフトへの登録 (UNIX の場合)	343
6.3.4	設定変更時の作業	347
6.3.5	IM データベースと論理ホストの削除	348
6.4	クラスタ運用時の注意事項	351
6.5	非クラスタシステムでの論理ホストの運用と環境構築	352
6.5.1	非クラスタシステムで論理ホストを運用する場合の構成の検討	352
6.5.2	非クラスタシステムで論理ホストを運用する場合の環境設定	352
6.5.3	非クラスタシステムでの論理ホスト運用	353

## 7

7	ネットワーク構成に応じた運用と環境構築	361
7.1	JP1/Base による通信の制御	362

7.2	複数ネットワークでの運用	363
7.2.1	構成例 1 ( クラスタ運用なし, JP1/IM - View 接続 )	363
7.2.2	構成例 2 ( クラスタ運用なし, コマンド実行 )	364
7.2.3	構成例 3 ( クラスタ運用, JP1/IM - View 接続 )	365
7.2.4	構成例 4 ( クラスタ運用, コマンド実行 )	366
7.3	ファイアウォール環境での運用	368
7.3.1	ファイアウォールの基礎知識	368
7.3.2	JP1/IM の通信	374

## 8

	ほかの統合管理製品と連携するための設定	381
8.1	JP1/IM - Service Support と連携する	382
8.1.1	JP1/IM - Service Support 画面呼び出し設定	382
8.2	JP1/IM - Incident Master と連携する	383
8.2.1	インシデント登録サービスの起動設定	383
8.2.2	インシデント登録サービスの環境設定	383
8.2.3	JP1 イベントの取得開始位置の変更	384
8.2.4	JP1/IM - Incident Master 画面呼び出し設定	384
8.3	JP1/IM - Rule Operation と連携する	386
8.3.1	JP1/IM - Rule Operation 連携機能の有効設定	386
8.3.2	JP1/IM - Rule Operation への通知設定	387
8.3.3	[ イベントコンソール ] 画面での通知確認設定	387

## 索引

389

# 1

## インストールとセットアップ （Windows の場合）

この章では、Windows 環境で JP1/IM をインストール、およびセットアップする手順について説明します。

- 
- 1.1 インストールとセットアップの流れ

---

  - 1.2 インストール前に必要な作業

---

  - 1.3 インストール

---

  - 1.4 IM データベースの構築

---

  - 1.5 IM 構成管理の機能を使用するための設定

---

  - 1.6 サービスの起動順序の設定

---

  - 1.7 ユーザー認証の設定およびユーザーマッピングの設定

---

  - 1.8 JP1/Base の障害に備えた設定

---

  - 1.9 システムの階層構成の設定（IM 構成管理を使用する場合）

---

  - 1.10 システムの階層構成の設定（IM 構成管理を使用しない場合）

---

  - 1.11 イベントサービス機能の設定

---

  - 1.12 JP1 イベントの転送設定（IM 構成管理を使用する場合）

---

  - 1.13 JP1 イベントの転送設定（IM 構成管理を使用しない場合）

---

  - 1.14 イベントサービスの定義情報の収集と配布（IM 構成管理を使用する場合）

---

  - 1.15 イベントサービスの定義情報の収集と配布（IM 構成管理を使用しない場合）

## 1. インストールとセットアップ (Windows の場合)

---

1.16 コマンド実行環境の設定

---

1.17 イベントサービスの登録ホスト名を FQDN 形式で利用する場合の設定

---

1.18 リモートの監視対象ホストでログ監視をするための設定

---

1.19 JP1/IM - Manager のセットアップ

---


1.20 JP1/IM - View のセットアップ

---

## 1.1 インストールとセットアップの流れ

インストールの開始からセットアップの終了までの作業の流れを、マネージャーの場合、エージェントの場合、リモートの監視対象ホストの場合およびビューアーの場合に分けて示します。

図 1-1 インストールとセットアップの作業の流れ (マネージャー)




注※<sup>1</sup> マニュアル「JP1/Integrated Management - Central Information Master システム構築・運用ガイド」を参照してください。

注※<sup>2</sup> 詳細については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

## 1. インストールとセットアップ (Windows の場合)

図 1-2 インストールとセットアップの作業の流れ (エージェント)



注※ 詳細については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

図 1-3 インストールとセットアップの作業の流れ (ビューアー)



注※<sup>1</sup> 詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Central Information Master システム構築・運用ガイド」を参照してください。

注※<sup>2</sup> 詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Rule Operation システム構築・運用ガイド」を参照してください。

リモートの監視対象ホストでログ監視をするための設定については、「1.18 リモートの監視対象ホストでログ監視をするための設定」を参照してください。

## 1.2 インストール前に必要な作業

---

### 1.2.1 JP1/IM のセットアップ内容の設計

インストール作業に入る前に、JP1/IM のセットアップ内容について検討し、設定する内容をまとめておいてください。

セットアップ内容の設計については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「第 3 編 設計編」を参照してください。

### 1.2.2 システム環境の構築

#### (1) OS の環境構築

JP1/IM のインストール前に、次を満たす OS の環境を構築してください。

- JP1/IM の前提バージョンの OS であること
- JP1/IM の前提とするサービスパックやパッチが適用されていること

JP1/IM - Manager および JP1/IM - View のリリースノートを参照して、JP1/IM が前提とするサービスパックやパッチを確認し、OS に適用してください。

### 1.2.3 前提プログラムのインストール

#### (1) JP1/Base のインストール

JP1/IM のマネージャーおよびエージェントには、JP1/IM の前提製品である JP1/Base をインストールする必要があります。

マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「1.5 JP1/IM - Manager の構成」を参照し、システム構成を確認してください。また、JP1/Base のインストール方法については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

## 1.3 インストール

ここでは、JP1/IM - Manager および JP1/IM - View をインストールおよびアンインストールする手順について説明します。なお、インストール作業を行うユーザーは、Administrators 権限が必要です。

### 1.3.1 インストール手順

JP1/IM - Manager および JP1/IM - View をインストールする手順について説明します。

#### (1) インストールの手順

次の手順で JP1/IM をインストールします。

- すべてのプログラムを終了する。  
インストールする前に、すべてのプログラムを終了してください。  
「JP1/Base」のサービスを停止してください。  
バージョンアップインストールをする場合、「JP1/Console」サービスを停止してください。また、接続中の JP1/IM - View がある場合はログアウトしてください。
- 提供媒体を CD-ROM ドライブに入れ、インストールする。  
自動的に起動するインストーラーの指示に従ってインストールします。  
次の項目を入力します。
  - ユーザー情報  
新規インストールの場合だけ入力します。  
旧バージョンの JP1/IM - Manager, JP1/IM - Central Console または JP1/IM - Central Scope からバージョンアップした場合は、旧バージョンで設定した情報を引き継ぎます。
  - インストール先フォルダ  
x64 環境の場合、システムドライブ ¥Program Files¥ 配下 (x86 が付いていない Program Files フォルダ) にはインストールしないでください。64 ビットモジュールと混在することによって、動作上問題が発生することがあります。  
JP1/IM - Manager および JP1/IM - View をインストールすると、次に示すインストール先フォルダが作成されます。

表 1-1 インストール時に作成されるフォルダ

製品	作成されるフォルダ <sup>1</sup>	説明
JP1/IM - Manager	インストール先フォルダ ¥JP1IMM¥ <sup>2</sup>	JP1/IM - Manager 情報が格納される。
	インストール先フォルダ ¥JP1Cons¥ <sup>2</sup>	セントラルコンソール情報が格納される。

製品	作成されるフォルダ <sup>1</sup>	説明
	インストール先フォルダ ¥JP1Scope¥ <sup>2</sup>	セントラルスコープ情報が格納される。
JP1/IM - View	インストール先フォルダ ¥JP1CoView¥ <sup>2</sup>	JP1/IM - View 情報が格納される。

注 1 インストール先フォルダのデフォルト値は"システムドライブ : ¥Program Files¥HITACHI" です。

注 2 異なるフォルダに旧バージョンの JP1/IM - Manager , JP1/IM - Central Console , JP1/IM - Central Scope , または JP1/IM - View をインストールしていた場合は、旧バージョンのインストール先フォルダを引き継ぎます。その場合、上に示すフォルダは作成されません。

なお、JP1/IM - Manager および JP1/IM - View のインストール先フォルダに指定できるドライブは固定ディスクだけです。

- プログラムフォルダ (スタートメニューの登録個所の指定)

JP1/IM - View のインストール時だけ指定します。

ただし、Windows 7 , Windows Server 2008 , および Windows Vista 版の JP1/IM - View のインストール時は、プログラムフォルダを指定できません。

3. 再起動を要求された場合は、Windows を再起動する。

統合トレース機能 (HNTRLib2) がインストールされる時に再起動が必要です。詳細は、後述の注意事項を参照してください。

なお、Windows XP Professional および Windows Server 2003 版の JP1/IM - Manager または JP1/IM - View をインストールした場合、インストーラーのログとして次のファイルが作成されます。これらのファイルは、インストールが異常終了した場合の保守資料です。インストールが正常終了したあと、JP1/IM - Manager および JP1/IM - View を起動して問題がなければ削除してください。

- Windows のインストール先フォルダ

¥Temp¥HITACHI\_JP1\_INST\_LOG¥jp1imm\_inst{1|2|3|4|5}.log

- Windows のインストール先フォルダ

¥Temp¥HITACHI\_JP1\_INST\_LOG¥jp1coview\_inst{1|2|3|4|5}.log

Windows Server 2008 版の JP1/IM - Manager , または Windows 7 , Windows Server 2008 , Windows Vista 版の JP1/IM - View をインストールした場合、インストーラーのログは作成されません。

JP1/IM - Manager の提供媒体 CD-ROM から JP1/IM - Manager をインストールした場合、Hitachi PP Installer のログは出力されますが、確認、削除は不要です。

## 1. インストールとセットアップ (Windows の場合)

### ! 注意事項

JP1/IM - Manager, JP1/IM - View のインストール先フォルダに指定できるドライブは固定ディスクだけです。リムーバブルディスク, ネットワークドライブ, UNC パスにはインストールできません。

旧バージョンからバージョンアップする場合, JP1/IM - Central Console, JP1/IM - Central Scope, または JP1/IM - View が固定ディスク以外にインストールされているときはバージョンアップできません。

## (2) 各種インストールについて

### バージョンアップインストールについて

旧バージョンからバージョンアップする場合は, マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「12.2 旧バージョンの JP1/IM からのバージョンアップについて」を参照してバージョンアップ時の注意について事前に知っておいてください。

### JP1/NETM/DM を使ったりリモートインストールについて

JP1/IM は, JP1/NETM/DM を使ったりリモートインストール (ソフトウェア配布) に対応しています。

JP1/IM を運用するサーバで JP1/NETM/DM を運用することにより, JP1/IM の新規インストールおよびバージョンアップができます。JP1/NETM/DM を使った実際のリモートインストール方法については, マニュアル「JP1/NETM/DM 運用ガイド 1 (Windows(R) 用)」を参照してください。

## 1.3.2 アンインストール手順

JP1/IM - Manager および JP1/IM - View をアンインストールする手順について説明します。

### (1) アンインストールの手順

次の手順でアンインストールします。

#### 1. プログラムを終了する。

アンインストールする前に, すべてのプログラムを終了してください。

「JP1/IM-Manager サービス」と「JP1/Base」のサービスを停止してください。また, 接続中の JP1/IM - View がある場合はログアウトしてください。

#### 2. Windows の [ サービス ] ダイアログボックスを閉じる。

Windows の [ サービス ] ダイアログボックスを表示している場合は, 製品のアンインストール前に閉じてください。

#### 3. Windows の [ コントロールパネル ] - [ プログラムの追加と削除 ] から, アンインストールしたい製品を選択する。

起動したインストーラーの指示に従ってアンインストールを進めてください。

アンインストール時には、入力項目はありません。

4. 再起動を要求された場合は、Windows を再起動する。
5. ユーザーファイルを削除する。

アンインストールでは、インストール後に作成された定義ファイルやログファイル、ユーザーが修正する可能性のあるファイルは削除されません。これらのファイルを削除する場合は、JP1/IM・Manager または JP1/IM・View をインストールしていたフォルダを、エクスプローラにより削除してください。

なお、JP1/IM・Manager、JP1/IM・View のアンインストール時にインストーラーのログとして次のファイルが作成されます。これはアンインストールが異常終了した場合の保守資料です。アンインストールが正常終了したあとに削除してください。

- Windows のインストール先フォルダ

¥Temp¥HITACHI\_JP1\_INST\_LOG¥jplimm\_inst{1|2|3|4|5}.log

- Windows のインストール先フォルダ

¥Temp¥HITACHI\_JP1\_INST\_LOG¥jplcoview\_inst{1|2|3|4|5}.log

なお、IM データベース (統合監視 DB および IM 構成管理 DB) を使用している場合は、アンインストールの前に IM データベースを削除する必要があります。

削除方法については、「6.2.5(1) IM データベースの削除」を参照してください。

### 1.3.3 インストール・アンインストール時の注意事項

製品間の関連について

JP1/IM・Manager は JP1/Base を前提製品としています。製品のインストールやアンインストール時には、次の点に注意してください。

- 前提製品がある場合は、前提の製品から順にインストールしてください。  
JP1/Base、JP1/IM・Manager の順序にインストールしてください。
- JP1/Base を停止してから、JP1/IM・Manager をインストールまたはアンインストールしてください。JP1/Base の停止を忘れた場合は、必ず JP1/Base を再起動してください。再起動しなかった場合は、システム構成情報を正しく管理できません。

統合トレース機能 (HNTRLib2) について

- JP1/IM・View または JP1/Base のインストール時に、統合トレース機能 (HNTRLib2) がインストールされます。このとき、Windows のシステム環境変数 Path に HNTRLib2 のパス (システムドライブ:¥Program Files¥Common Files¥Hitachi) が追加されます。
- JP1/IM・View または JP1/Base のアンインストール時に、統合トレース機能 (HNTRLib2) はほかの製品が使用していなければ削除されます。

Windows 環境への設定

- インストール時に次の情報を Windows に設定します。  
システム環境変数に、次の JP1/IM の bin フォルダのパスと HNTRLib2 のパスを

## 1. インストールとセットアップ (Windows の場合)

設定します。

- Console パス %bin  
JP1/IM - Manager のインストール時に追加されます。
- View パス %bin  
JP1/IM - View のインストール時に追加されます。
- システムドライブ : %Program Files%Common Files%Hitachi  
JP1/IM - View または JP1/Base のどちらかのインストール時に追加されます。  
services ファイルに、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「付録 C ポート番号」のポート番号を設定します。なお、アンインストール時に、ポート番号は削除されます。
- インストール時に追加したシステム環境変数 Path の値は、アンインストール時に削除されます。ただし、統合トレース機能 (HNTRLib2) を使用している製品がほかにある場合、HNTRLib2 のパス (システムドライブ : %Program Files%Common Files%Hitachi) は削除されません。

インストールパスの変更について

- インストールパスを変更する場合は、一度アンインストールしてから再インストールしてください。
- JP1/Base のインストールパスを変更 (アンインストールし、別フォルダに再インストール) した場合、JP1/IM - Manager をアンインストールしてから、再インストールする必要があります。  
なお、JP1/Base と同じホストに JP1/IM - View を再インストールする場合は、アンインストールしたあと、インストール先の conf フォルダおよび bin フォルダの下位のファイルを削除してから再インストールを実施してください。
- JP1/IM - Manager, JP1/IM - View, または JP1/Base のインストールパスを変更する際に、バックアップから定義をリカバリーすることはできません。再インストール後、定義を個別に設定し直してください。

再インストールについて

JP1/IM - Manager, JP1/IM - View のアンインストールでは、インストール後に作成された定義ファイルやログファイル、ユーザーが修正する可能性のあるファイルは削除されません。これらのファイルが残っている状態で再インストールすると、プログラムの動作が不正になる場合があります。したがって、再インストールする場合は、JP1/IM - Manager, JP1/IM - View をインストールしていたフォルダをエクスプローラにより削除してから、再インストールしてください。

## 1.4 IM データベースの構築

IM 構成管理 DB を使用してシステムの階層構成 (IM 構成) を管理したり、統合監視 DB を使用して JP1 イベントを管理したりするためには、二つのデータベースの総称である IM データベースを構築する必要があります。

システム構築時に IM 構成管理 DB を使用しない場合、または運用開始時に統合監視 DB および IM 構成管理 DB を使用しない場合は、IM データベースの構築は不要です。運用開始後、統合監視 DB、IM 構成管理 DB のどちらかまたは両方が必要になったときは、その時点で IM データベースを構築できます。

ここでは、IM データベースを構築する手順について説明します。

### (1) IM データベースを構築するための準備

IM データベースを構築するために必要なデータベース領域のサイズやデータベース格納ディレクトリの情報を記述したセットアップ情報ファイルを準備します。

#### 1. セットアップ情報ファイルを編集する。

設定例を次に示します。

```
IMDBSIZE=S #IM DATABASE SERVICE - DB Size
IMBDDIR=Manager/パス¥database #IM DATABASE SERVICE - Data Storage
Directory
IMDBPORT=20700 #IM DATABASE SERVICE - Port Number
IMDBENVDIR=Manager/パス¥dbms #IM DATABASE SERVICE - DB Install
Directory
```

セットアップ情報ファイルについては、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「セットアップ情報ファイル (jimdbsetupinfo.conf)」(2. 定義ファイル) を参照してください。

### (2) 統合監視 DB の設定

統合監視 DB を作成し、セントラルコンソール機能で統合監視 DB を使用できるように設定します。統合監視 DB を使用しない場合、この手順は不要です。

統合監視 DB を作成する jcodbsetup コマンドを実行するには、次のどちらかの条件を満たしている必要があります。

- IM 構成管理サービスを起動する設定で、JP1/IM-Manager サービスが停止している状態
- IM 構成管理サービスを起動しない設定で、JP1/IM-Manager サービスが起動している状態

設定手順を次に示します。

1. jcodbsetup コマンドを実行し、統合監視 DB を作成する。

## 1. インストールとセットアップ (Windows の場合)

- IM 構成管理 DB がセットアップされている場合

```
jcodbsetup -s [-h 論理ホスト名 -c {online|standby}] [-q]
```

なお、IM 構成管理 DB がセットアップ済みの場合、IM データベースサービスの状態が稼働中である必要があります。

- IM 構成管理 DB がセットアップされていない場合

```
jcodbsetup -f セットアップ情報ファイル名 [-h 論理ホスト名 -c {online|standby}] [-q]
```

jcodbsetup コマンドについては、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcodbsetup」(1. コマンド)を参照してください。

- ### 2. jcoimdef コマンドを実行して、統合監視 DB を有効にする。

```
jcoimdef -db ON
```

jcoimdef コマンドについては、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoimdef」(1. コマンド)を参照してください。

統合監視 DB を使用する場合に JP1/IM - Manager を起動するには、統合監視 DB が設定されていて、IM データベースサービスの稼働状態が稼働中 (戻り値: 0) である必要があります。jimdbstatus コマンドを実行して、統合監視 DB の設定状態、および IM データベースサービスの状態を確認してください。

IM データベースサービスの稼働状態が、起動・停止処理中 (戻り値: 4)、停止中 (戻り値: 8)、IM データベースサービスが起動していない (戻り値: 16) だった場合、共通定義で定義した時間 (ミリ秒) だけ待機されます。

次のようにパラメーターを定義してください。

```
[論理ホスト名¥JP1CONSOLEMANAGER¥IMDB]  
"DB_START_RETRY_INTERVAL"=dword:16進数値
```

3,000 ~ 3,600,000 (ミリ秒) の 16 進数値で指定します。デフォルトは、「dword:0000xbb8」(3,000 ミリ秒) です。

そのあと、IM データベースサービスの稼働状態が再確認されます。

IM データベースサービスの稼働状態の確認は、共通定義で定義した回数だけ実行されません。

次のようにパラメーターを定義してください。

```
[論理ホスト名¥JP1CONSOLEMANAGER¥IMDB]  
"DB_START_RETRY_COUNT"=dword:16進数値
```

0 ~ 10,000 (回) の 16 進数値で指定します。デフォルトは、「dword:0000x12c」(300 回) です。

`jimdbstatus` コマンドについては、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「`jimdbstatus`」(1. コマンド)を参照してください。

### (3) IM 構成管理 DB の設定

IM 構成管理 DB を作成し、IM 構成管理サービスをプロセス管理から起動できるように設定します。なお、IM 構成管理 DB を使用しない場合、この手順は不要です。

IM 構成管理 DB を作成する `jcfdbsetup` コマンドを実行するには、次のどちらかの条件を満たしている必要があります。

- 統合監視 DB を起動する設定で、次のサービスが停止している状態
  - JP1/IM-Manager サービス
  - JP1/IM - MO を使用している場合、接続元の JP1/IM - MO の JP1/IM - Message Optimizer サービス
- 統合監視 DB を起動しない設定で、JP1/IM-Manager サービスを起動している状態

設定手順を次に示します。

1. `jcfdbsetup` コマンドを実行して、IM 構成管理 DB を作成する。

- 統合監視 DB がセットアップされている場合

```
jcfdbsetup -s [-h 論理ホスト名 -c {online|standby}] [-q]
```

- 統合監視 DB がセットアップされていない場合

```
jcfdbsetup -f セットアップ情報ファイル名 [-h 論理ホスト名 -c {online|standby}] [-q]
```

`jcfdbsetup` コマンドについては、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「`jcfdbsetup`」(1. コマンド)を参照してください。

## 1.5 IM 構成管理の機能を使用するための設定

---

JP1/IM - Manager を新規にインストールした場合、IM 構成管理の機能はデフォルトで無効になっています。システム構築時またはシステム運用時に IM 構成管理を使用する場合は、「1.4 IM データベースの構築」の手順で IM 構成管理 DB を構築したあと、IM 構成管理の機能を有効にする必要があります。

ここでは、IM 構成管理の機能を有効にする手順について説明します。

1. `jcoimdef` コマンドを実行して、IM 構成管理サービス (`jcfmain`) を有効にする。  
`jcoimdef -cf ON`
2. JP1/IM - Manager を再起動する。
3. `jco_spm�_status` コマンドを実行して、IM 構成管理サービス (`jcfmain`) が稼働プロセスに表示されていることを確認する。

`jcoimdef` コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「`jcoimdef`」(1. コマンド)を参照してください。

`jco_spm�_status` コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「`jco_spm�_status`」(1. コマンド)を参照してください。

## 1.6 サービスの起動順序の設定

---

JP1/Base の起動管理機能により、各 JP1 のサービスの起動順序を設定します。

1. 起動順序制御の設定をする。

通常はデフォルトのまま運用できますが、例えば、次のような場合は設定をカスタマイズしてください。

- JP1/Power Monitor により起動停止を管理する
- IM データベースを使用する

設定内容の詳細については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のサービス起動終了順序の設定の章を参照してください。また、IM データベースの起動については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「3.1 JP1/IM - Manager を起動する」を参照してください。

## 1.7 ユーザー認証の設定およびユーザーマッピングの設定

JP1 ユーザー管理に必要な、認証サーバの指定、JP1 ユーザーの登録、ユーザーマッピングの設定をします。

ホストの役割に合わせて、次のように設定します。

表 1-2 ホストの役割ごとの設定項目

設定項目	認証サーバとして使用する		認証サーバとして使用しない	
	プライマリー 認証サーバ	セカンダリー 認証サーバ	マネージャー ホスト	エージェント ホスト
認証サーバ指定				-
JP1 ユーザーの 設定		-	-	-
操作権限の設定		-	-	-
認証サーバ設定 のコピー	-		-	-
ユーザーマッピ ング				

(凡例)

○ : 設定が必要

- : 設定が不要

注 自動アクションまたは JP1/IM - View の操作によってコマンドを実行しない場合は設定不要です。

設定は、GUI の [ JP1/Base 環境設定 ] ダイアログボックスまたは JP1/Base のコマンドにより行います。

また、ユーザーマッピングは、自動アクションまたは JP1/IM - View の操作によってコマンドを実行するすべてのホストで、次のように設定します。

表 1-3 自動アクションや JP1/IM - View によってコマンドを実行する場合のユーザーマッピング

操作	JP1 ユーザー名	サーバホスト名	OS ユーザー名
JP1/IM - View から コマンドを実行する 場合	マネージャーにログ インするユーザー	JP1/IM - View が接 続するマネージャー	コマンド実行先ホス トの OS に登録され たユーザー
自動アクションを実 行する場合	アクション定義で指 定したユーザー名	自動アクションを定 義したマネージャー	アクション実行先ホ ストの OS に登録さ れたユーザー

注 サーバホスト名には「\*」も指定できます。この場合は、すべてのホストでユーザーマッピングが許可されます。

なお、「jp1admin」という JP1 ユーザーがデフォルトで登録されています。「jp1admin」には、JP1 資源グループが「\*」で、JP1 権限レベルが JP1\_Console\_Admin である操作権限が設定されています (JP1 資源グループが「\*」の場合、すべての JP1 資源グループにアクセスできます)。

### 1.7.1 認証サーバの指定

認証サーバのホスト名を指定します。この設定は、認証サーバのホストおよび JP1/IM のマネージャーが必要です。エージェントでは必要ありません。

1. 認証サーバを指定する。

[ 認証サーバ ] ページの [ 認証サーバの検索順序 ] で指定します。

認証サーバはプライマリー、セカンダリーの 2 台まで設定できます。

設定方法の詳細については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のユーザー管理機能の設定の章を参照してください。

### 1.7.2 JP1 ユーザーの登録

JP1/IM を使用する JP1 ユーザーを登録します。この設定は、プライマリー認証サーバのホストが必要です。

1. JP1 ユーザーを登録する。

[ 認証サーバ ] ページの [ JP1 ユーザー ] で、JP1 ユーザーとパスワードを登録します。

### 1.7.3 JP1 ユーザーの操作権限の設定

JP1/IM を使用する JP1 ユーザーに操作権限を登録します。この設定は、プライマリー認証サーバのホストが必要です。

1. JP1 ユーザーに操作権限を設定する。

[ 認証サーバ ] ページの [ JP1 資源グループ別権限レベル ] で、JP1 ユーザーの操作権限を設定します。

JP1/IM の操作権限としては、JP1 資源グループに JP1\_Console、権限レベルに JP1\_Console\_Admin などを指定します。

なお、IM 構成管理の操作権限としては、JP1 資源グループに JP1\_Console、権限レベルに JP1/IM の権限レベルと IM 構成管理の権限レベルを設定する必要があります。IM 構成管理の権限レベルを設定していない場合、実行できる操作は、IM 構成管理の JP1 権限レベル「JP1\_CF\_User」の範囲に限定されます。

## 1. インストールとセットアップ (Windows の場合)

JP1/IM の操作権限については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「7.4.1 JP1 ユーザーの管理」および「付録 E 操作権限一覧」を参照してください。

### 1.7.4 プライマリー認証サーバの設定情報のコピー

プライマリー認証サーバから認証サーバの設定ファイルをコピーします。この設定は、セカンダリー認証サーバのホストで必要です。

#### 1. 認証サーバの設定ファイルをコピーする。

Base パス ¥conf¥user\_acl¥ フォルダに格納されている設定ファイル JP1\_Group, JP1\_Passwd, JP1\_UserLevel をコピーします。テキストファイルのため、FTP で ASCII 転送するなどコピーします。

### 1.7.5 ユーザーマッピングの設定

自動アクションや JP1/IM - View の操作によって、コマンドを実行するホストで、JP1 ユーザー名と OS ユーザー名とのユーザーマッピングを設定します。この設定は、JP1/IM からコマンドを実行するすべてのホストで必要です。

#### 1. OS ユーザー名とパスワードを登録する。

[ユーザーマッピング] ページの [パスワード管理] で登録します。

#### 2. JP1 ユーザー名とホスト名を設定する。

[ユーザーマッピング] ページの [JP1 ユーザー] で設定します。

#### 3. JP1 ユーザーと OS ユーザーをマッピングする。

[JP1 ユーザー] ダイアログボックスで [OK] ボタンをクリックして、[マッピング OS ユーザー詳細] ダイアログボックスを表示し、ユーザーマッピングを設定します。

なお、ユーザーが複数いる場合は、すべてのユーザーに対してユーザーマッピングの設定が必要です。JP1 ユーザー名と OS ユーザー名が同じ場合でも、ユーザーマッピングの設定が必要です。

また、自動アクションや JP1/IM - View の操作によって実行されるコマンドは、JP1 ユーザーにマッピングされているプライマリーユーザーで実行されます。特定の OS ユーザーでコマンドを実行したい場合には、その OS ユーザーをプライマリーユーザーとして登録してください。

ユーザーマッピングの詳細については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のユーザー管理機能の設定の説明を参照してください。

## 1.8 JP1/Base の障害に備えた設定

---

JP1/Base は、JP1/Base 自身の障害がシステム運用に影響を及ぼすのをできるだけ防ぐために、次の機能を提供しています。

- プロセスの異常を検知する機能 (ヘルスチェック機能)
- プロセスが異常終了した場合に自動で再起動する機能
- プロセスや認証サーバの異常を検知した場合に JP1 イベントを発行する機能
- JP1/Base の障害発生時に調査資料を採取するツール

デフォルトではプロセスの異常検知や再起動、JP1 イベントの発行もしない設定になっています。設定を変更する場合は、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のインストールとセットアップの章の説明を参照してください。

また、JP1/Base では、トラブルシュート資料を迅速に採取できるよう、資料採取ツールを提供しています。

JP1/Base の資料採取ツールで採取できる資料については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。なお、JP1/Base の資料採取ツールで採取できる資料にはメモリーダンプ、クラッシュダンプがあります。これらのダンプは、あらかじめ出力されるよう、設定しておく必要があります。詳細については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

## 1.9 システムの階層構成の設定 (IM 構成管理を使用する場合)

---

ここでは、IM 構成管理を使用する場合のシステムの階層構成 (IM 構成) の設定について説明します。IM 構成管理を使用しない場合のシステムの階層構成の設定については、「1.10 システムの階層構成の設定 (IM 構成管理を使用しない場合)」を参照してください。

IM 構成管理を使用する場合は、IM 構成管理・ビューアーを操作して、JP1/IM が運用管理するシステムのマネージャーおよびエージェントの階層関係を設定します。

また、IM 構成管理のエクスポート・インポート機能を使用して、テスト環境のシステム構成を運用環境に移行したり、変更前の環境のシステム構成を変更後の環境に移行したりできます。

IM 構成管理のエクスポート・インポート機能を使用すると、仮想ホストを含むシステムの階層構成 (仮想化システム構成) を IM 構成管理で管理するための設定や、セントラルスコープで監視するための設定ができます。

IM 構成管理を使用してシステムの階層構成を管理している場合は、JP1/Base が提供する構成管理機能の設定ファイルを編集したり、コマンドを実行したりしないでください。

### 1.9.1 IM 構成管理・ビューアーによる設定

ここでは、IM 構成管理・ビューアーを操作して、システムの階層構成を設定する方法について説明します。

IM 構成管理を使用していない既存の JP1/IM システムに IM 構成管理を追加した場合、IM 構成管理・ビューアーを使用すると、既存の JP1/IM のシステムから収集した構成定義情報を編集して、システムの階層構成を設定できます。

ここでは、新規にシステムの階層構成を設定する場合、および既存のシステムの階層構成を編集する場合の手順について説明します。

#### (1) 新規にシステムの階層構成を設定する場合

システムの階層構成は、最上位のマネージャーで一括して定義する方法と、各マネージャーが管理する複数の部分に分割して定義する方法があります。

システムの階層構成の管理および構成定義情報の定義例については、マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager 導入・設計ガイド」の「6.2.1 IM 構成管理で管理対象となるシステムの階層構成」を参照してください。

新規にシステムの階層構成を設定する手順を次に示します。

1. システムの階層構成に追加するホストを、IM 構成管理の管理対象として登録する。

- ホストを登録する方法、およびホストに関する情報を設定する方法については、「3.1.1 ホストを登録する」を参照してください。
  - 登録したホストに関する情報を参照する方法については、「3.1.2 ホスト情報を表示する」を参照してください。
  - ホストを削除する方法については、「3.1.3 ホストを削除する」を参照してください。
  - 登録したホストに関する情報を変更する方法については、「3.1.4 ホスト情報を変更する」を参照してください。
2. IM 構成管理に登録したホストをシステムの階層構成に追加して、マネージャーとエージェントの階層関係を設定する。
- JP1/IM のシステムにホストを追加する方法については、「3.2.4(1)(a) ホストを追加する」を参照してください。
  - マネージャーとエージェントの階層関係を設定する方法については、「3.2.4(1)(b) ホストを移動する」を参照してください。
  - JP1/IM のシステムからホストを削除する方法については、「3.2.4(1)(c) ホストを削除する」を参照してください。
3. 設定したシステムの階層構成をシステムに反映する。  
IM 構成管理・ビューアーで設定したシステムの階層構成を、JP1/IM が運用管理するシステムに反映します。
- 設定したシステムの階層構成をシステムに反映する方法については、「3.2.4(3) システムの階層構成を反映する」を参照してください。
  - 設定したシステムの階層構成を確認する方法については、「3.2.2 システムの階層構成を表示する」を参照してください。

システムの階層構成を統合マネージャーと拠点マネージャーに分割して定義する場合は、マネージャーごとに上記の手順を行ってください。そのあとに、統合マネージャーに接続した IM 構成管理ビューアーで次の手順を実施して、システム全体の定義を作成します。

1. システムの階層構成の同期を取る。  
統合マネージャーと拠点マネージャーの間で、構成定義情報の同期を取ります。  
システムの階層構成の同期を取る方法については、「3.2.5 システムの階層構成の同期を取る」を参照してください。

## (2) 既存のシステムの階層構成を編集する場合

構成管理情報の設定方法を JP1/Base が提供する構成管理機能から IM 構成管理に切り替える場合の手順を次に示します。

1. IM 構成管理・ビューアーの [ IM 構成管理 ] 画面から既存の JP1/IM の構成定義情報を読み込んで、システムの階層構成を取得する。  
取得した構成定義情報が IM 構成管理 DB に保存され、自動的にホストの登録が実施されます。

## 1. インストールとセットアップ (Windows の場合)

詳細は、「3.2.1 システムの階層構成を取得する」を参照してください。

2. [ ホスト属性編集 ] 画面から登録されたホスト属性を確認し、必要に応じてホスト名やホスト種別を編集する。

詳細は、「3.1.4 ホスト情報を変更する」を参照してください。

3. [ IM 構成管理 ] 画面からホスト情報を収集する。

詳細は、「3.1.5 ホストから情報を収集する」を参照してください。

4. [ IM 構成管理 ] 画面から収集したホスト情報を確認する。

ホスト情報として下位ホスト情報、基本情報、製品情報、およびサービス情報を確認できます。

詳細は、「3.1.2 ホスト情報を表示する」を参照してください。

5. [ IM 構成管理 ] 画面からシステムの階層構成を確認し、必要に応じて編集する。

システムの階層構成を編集した場合は、必ずシステムの階層構成を反映してください。

詳細は、「3.2.2 システムの階層構成を表示する」、「3.2.4 システムの階層構成を編集する」、および「3.2.4(3) システムの階層構成を反映する」を参照してください。

6. [ IM 構成管理 ] 画面からプロファイル情報を収集する。

エージェントの各サービスで現在使用されている設定情報とエージェントに保存されている設定ファイルが収集されます。

詳細は、「3.5.1(2) プロファイルを収集する」を参照してください。

7. [ IM 構成管理 ] 画面からプロファイル情報を確認し、必要に応じて設定ファイルを編集する。

設定ファイルを編集した場合は、必ず設定ファイルの編集内容を反映してください。また、反映後に手順 6 を実施し、プロファイル情報を確認してください。

詳細は、「3.5.1(3) プロファイルを表示する」、「3.5.1(5) 設定ファイルを編集する」、および「3.5.1(6) 設定ファイルの編集内容を反映する」を参照してください。

### 1.9.2 エクスポート・インポート機能による設定

IM 構成管理のエクスポート・インポート機能を使用すると、テスト環境のシステム構成を運用環境に移行したり、環境を変更する前のシステムの階層構成 (IM 構成) を変更後の環境に移行したりできます。エクスポート・インポート機能によってシステムの階層構成を設定する方法については、「3.6 IM 構成管理の管理情報のインポート・エクスポート」を参照してください。

### 1.9.3 仮想化システム構成の管理および監視のための設定

IM 構成管理のエクスポート・インポート機能を使用すると、仮想化システム構成の構成定義情報を IM 構成管理で管理したり、仮想化システム構成をセントラルスコープで監視したりできます。仮想化システム構成を管理および監視するための環境を設定する方

## 1. インストールとセットアップ (Windows の場合)

法については、「3.3 仮想化システム構成の設定」を参照してください。

## 1.10 システムの階層構成の設定 (IM 構成管理を使用しない場合)

---

ここでは、IM 構成管理を使用しない場合のシステムの階層構成 (IM 構成) の設定について説明します。IM 構成管理を使用する場合のシステムの階層構成の設定については、「1.9 システムの階層構成の設定 (IM 構成管理を使用する場合)」を参照してください。

IM 構成管理を使用しない場合は、JP1/Base が提供する構成管理機能を使用して、JP1/IM が運用管理するシステムのマネージャーおよびエージェントの階層関係を設定します。

システムの階層構成は、最上位のマネージャーで一括して定義する方法と、各マネージャーが管理する複数の部分に分割して定義する方法があります。

IM 構成管理を使用してシステムの階層構成を管理している場合は、JP1/Base が提供する構成管理機能の定義ファイルを編集したり、コマンドを実行したりしないでください。

システムの階層構成の管理および構成定義情報の定義例については、マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager 導入・設計ガイド」の「7.4.3 システムの階層構成の管理」を参照してください。

### 1.10.1 構成定義情報の設定

構成定義情報は、次の手順で設定します。

1. マネージャーで、構成定義ファイル (`jbs_route.conf`) を作成する。  
システムを一括して定義する場合はシステム階層構成全体を、分割して定義の場合はそのマネージャーから下位にあたる管理対象ホストおよびマネージャーを、定義ファイルに記述します。
2. マネージャーで、設定コマンド (`jbsrt_distrib`) を実行する。  
コマンドを実行すると、定義情報が更新されます。

システム階層構成を複数の部分に分割して定義する場合は、マネージャーごとに上記の手順を行ってください。そのあとに、最上位のマネージャーで次の手順を実施してシステム全体の定義を作成します。

1. 最上位のマネージャーで、構成定義ファイル (`jbs_route.conf`) を作成する。  
最上位のマネージャーから次の階層のマネージャーまでのシステム階層構成を、定義ファイルに記述します。
2. 最上位のマネージャーで、設定コマンド (`jbsrt_sync`) を実行する。

なお、構成定義情報の内容を確認するには、各ホスト上で `jbsrt_get` コマンドを実行してください。

## 1.10.2 構成定義情報の削除

構成定義情報を一度クリアするなど、定義を削除するには、次の手順を行います。

1. マネージャーで、構成定義ファイル (`jbs_route.conf`) を用意する。  
構成定義ファイルがない場合は、自ホスト名だけを記述したファイルを作成してください。  
既存のファイルがある場合は、そのまま使用します。
2. マネージャーで、設定コマンド (`jbsrt_distrib`) を実行する。

なお、JP1/Base が停止していて構成定義情報が削除されなかったホストがある場合は、そのホストで `jbsrt_del` コマンドを実行して構成定義情報を削除し、そのあと、最上位のマネージャーで `jbsrt_distrib` コマンドを実行してください。

## 1.10.3 構成定義情報の変更

構成定義情報を変更する場合は、「1.10.1 構成定義情報の設定」と同じ手順で設定してください。これによって、変更後の構成定義情報が配布されます。

最上位のマネージャーを変更する場合

システムの最上位のマネージャーを変更する場合は、次の手順で変更してください。

1. 変更前の最上位のマネージャーで、構成定義情報を削除する。  
変更前の最上位のマネージャーで、「1.10.2 構成定義情報の削除」の削除手順により構成定義情報を削除します。
2. 変更後の最上位のマネージャーで、構成定義情報を設定する。  
変更後の最上位のマネージャーで、「1.10.1 構成定義情報の設定」の設定手順により、構成定義情報を設定します。

## 1.10.4 構成定義情報の設定での注意事項

構成定義情報を配布するときは、各ホストで JP1/Base が動作している必要があります。JP1/Base が停止していた場合の影響と対処方法を説明します。

JP1/Base が停止していた場合の影響

構成定義情報は、JP1/Base により管理されています。このため、構成定義情報で定義したホストの JP1/Base が停止していると、構成定義情報の配布に失敗します。この場合、次のように対処してください。

1. `jbsrt_distrib` コマンド実行時に「KAVB3107-E 以下のホストで構成情報が設定できません」が表示されても、そのまま処理を続行する。  
JP1/Base が起動しているホストには構成定義情報が配布されます。
2. 定義を配布できなかったホストの JP1/Base を起動してから、再度 `jbsrt_distrib` コマンドを実行する。

JP1/Base イベントサービスが停止していた場合の影響

## 1. インストールとセットアップ (Windows の場合)

構成定義情報は JP1 イベント転送に関連するため、`jbsrt_distrib` コマンドや `jbsrt_del` コマンドを実行した時に、`jevreload` コマンドが自動的に実行され、イベントサービスの転送設定が更新 (リロード) されます。このリロードのとき、イベントサービスが停止していると、構成定義情報が配布されても JP1 イベントの転送先は更新されません。この場合は、イベントサービスを再起動してください。

なお、構成定義情報については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

## 1.11 イベントサービス機能の設定

---

JP1/IM で JP1 イベントにより事象を管理するために、各ホストを設定します。

1. イベントサービス環境の設定をする。

通常はデフォルトの設定のまま運用できますが、例えば、次のような場合は設定をカスタマイズしてください。

- イベント DB の容量を大きくする
- JP1/SES 形式のイベントを JP1/IM で管理する

また、JP1/IM - Manager は、JP1/Base ( イベントサービス ) からユーザー名 SYSTEM で JP1 イベントを取得します。同一ホスト上で動作する JP1/Base ( イベントサービス ) のイベントサーバ設定ファイル ( conf ) で users パラメーターを指定する場合には、SYSTEM を含める設定としてください。含めなかった場合、JP1/IM - Manager が正常に起動できなくなります。

2. イベント変換機能の設定をする。

ログファイル、SNMP トラップ、Windows イベントログを JP1 イベントにより管理する場合は、イベント変換機能の設定をしてください。

設定内容の詳細については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」イベントサービス環境の設定の章、およびイベント変換機能の章を参照してください。

## 1.12 JP1 イベントの転送設定 (IM 構成管理を使用する場合)

---

ここでは、IM 構成管理を使用する場合の JP1 イベントの転送設定について説明します。

IM 構成管理を使用する場合は、IM 構成管理・ビューアーを操作して、JP1 イベントの転送設定を実行します。

JP1 イベントの転送設定では、JP1/IM で管理する JP1 イベントを、上位の JP1/IM マネージャーに転送するように、各ホストを設定します。

通常はデフォルトのまま運用できますが、例えば、次のような場合は設定をカスタマイズしてください。

- JP1 イベントの重大度の通知や情報のイベントを JP1/IM で管理する
- JP1/SES 形式のイベントを JP1/IM で管理する

なお、デフォルトの設定では、「1.9 システムの階層構成の設定 (IM 構成管理を使用する場合)」で設定する階層定義に従ってイベントが転送されます。

IM 構成管理を使用する場合、[ プロファイル表示 / 編集 ] 画面の [ 設定ファイル ] ページで、イベント転送情報の設定ファイルを編集して、イベント転送設定を変更できます。設定ファイルを編集する方法については、「3.5.1(5) 設定ファイルを編集する」を参照してください。

## 1.13 JP1 イベントの転送設定 (IM 構成管理を使用しない場合)

---

ここでは、IM 構成管理を使用しない場合の JP1 イベントの転送設定について説明します。

IM 構成管理を使用しない場合は、JP1/Base が提供する構成管理機能を使用して、JP1 イベントの転送設定を実行します。

JP1 イベントの転送設定では、JP1/IM で管理する JP1 イベントを、上位の JP1/IM マネージャーに転送するように、各ホストを設定します。

通常はデフォルトのまま運用できますが、例えば、次のような場合は設定をカスタマイズしてください。

- JP1 イベントの重大度の通知や情報のイベントを JP1/IM で管理する
- JP1/SES 形式のイベントを JP1/IM で管理する

なお、デフォルトの設定では、「1.10 システムの階層構成の設定 (IM 構成管理を使用しない場合)」で設定する階層定義に従ってイベントが転送されます。

設定内容の詳細については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」の転送設定ファイルの詳細の章を参照してください。

## 1.14 イベントサービスの定義情報の収集と配布 (IM 構成管理を使用する場合)

---

ここでは、IM 構成管理を使用する場合のイベントサービスの定義情報の収集と配布について説明します。

IM 構成管理を使用する場合は、IM 構成管理・ビューアーを操作して、イベントサービスの定義情報の収集と配布を実行します。

JP1/Base と JP1/IM で構成されたシステムでは、バージョン 9 の JP1/Base が動作するホストとの間で、マネージャーから複数のホストのイベントサービスの定義情報を一括して収集したり、複数のホストへイベントサービスの定義情報を配布したりできます。そのため、イベントサービスの定義情報を各ホストで確認したり、定義したりすることなく、マネージャー上で各ホストの定義情報を集中的に管理できます。

IM 構成管理を使用する場合に収集、配布できるのは、次の定義情報です。

- 転送設定ファイル
- ログファイルトラップ動作定義ファイル
- ログファイルトラップ起動定義ファイル
- イベントログトラップ動作定義ファイル
- ローカルアクションの定義ファイル

IM 構成管理を使用する場合、[ IM 構成管理 ] 画面の [ ホスト一覧 ] ページまたは [ IM 構成 ] ページで、プロファイル (有効設定情報および設定ファイル) の収集を実行して、イベントサービスの定義情報を収集できます。プロファイルを収集する方法については、「3.5.1(2) プロファイルを収集する」を参照してください。

また、IM 構成管理を使用する場合、[ IM 構成管理 ] 画面の [ ホスト一覧 ] ページまたは [ IM 構成 ] ページで、設定ファイルの編集内容の反映を実行して、イベントサービスの定義情報を、JP1/Base が動作するホストに配布できます。設定ファイルの編集内容を反映する方法については、「3.5.1(6) 設定ファイルの編集内容を反映する」を参照してください。

## 1.15 イベントサービスの定義情報の収集と配布 (IM 構成管理を使用しない場合)

---

ここでは、IM 構成管理を使用しない場合のイベントサービスの定義情報の収集と配布について説明します。

IM 構成管理を使用しない場合は、JP1/Base が提供する定義収集・配布機能を使用して、イベントサービスの定義情報の収集と配布を実行します。

JP1/Base と JP1/IM で構成されたシステムでは、マネージャーから複数のホストのイベントサービスの定義情報を一括して収集したり、複数のホストへイベントサービスの定義情報を配布したりできます。そのため、イベントサービスの定義情報を各ホストで確認したり、定義したりすることなく、マネージャー上で各ホストの定義情報を集中的に管理できます。

IM 構成管理を使用しない場合の収集方法、配布方法の詳細については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のイベントサービスの定義情報の収集と配布の章を参照してください。

## 1.16 コマンド実行環境の設定

---

自動アクション機能および JP1/IM・View の [ コマンド実行 ] 画面からコマンドを実行するときのコマンド実行環境として、次の設定をします。

なお、次に示す設定のうち、手順の 1 はバージョン 8 以前の JP1/Base からバージョンアップしたときに、一度だけ実施する手順です。新規インストールの場合、手順 2 から実施してください。

### 1. コマンド実行履歴ファイルをバージョン 9 用にするための設定

`jcocmdconv` コマンドを実行して、バージョン 8 以前に蓄積したコマンド実行履歴を、バージョン 9 用のコマンド実行履歴ファイルに移行します。バージョン 6、バージョン 7、およびバージョン 8 のコマンド実行履歴ファイルの移行に関する注意事項は、バージョン 8 の JP1/Base からのバージョンアップの注意事項と同じです。注意事項については、マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager 導入・設計ガイド」の「12.2.5 バージョン 8 の JP1/Base からのバージョンアップについて」を参照してください。

### 2. コマンド実行環境の設定

`jcocmddef` コマンドを実行して、コマンド実行環境を設定します。

コマンド同時実行数の調整をすることを推奨します。この場合は、次のようにコマンドを実行します。

(例) コマンド同時実行数を 3 にする場合

```
jcocmddef -execnum 3
```

### 3. 環境変数ファイルの作成

コマンド実行の時に環境変数ファイルを使用する場合は、ファイルを作成します。

### 4. ホストグループの定義

必要に応じて、ホストグループ (同時に複数のホストにコマンド実行を指示するためのグループ) を定義します。

### 5. [ コマンド ] ボタンを有効にする場合の設定

コマンドを [ コマンド ] ボタンから実行する場合は、`jcoimdef` コマンドを実行して、[ コマンド ] ボタンを有効にします。

(例) [ コマンド ] ボタンを有効にする場合

```
jcoimdef -i -cmdbtn ON
```

### 6. コマンドボタン定義ファイルの作成

コマンドを [ コマンド ] ボタンから実行する場合は、コマンドボタン定義ファイルを作成します。

なお、コマンド実行環境設定が有効になる契機などについては、次の説明を参照してください。

コマンド実行環境について

- jcocmdconv コマンドについて  
参照先：マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のコマンドを説明している章
- jcocmddef コマンドについて  
参照先：マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のコマンドを説明している章
- jcoimdef コマンドについて  
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoimdef」(1. コマンド)
- コマンドボタン定義ファイルの作成について  
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「コマンドボタン定義ファイル (cmdbtn.conf)」(2. 定義ファイル)
- 環境変数ファイルの作成について  
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「環境変数ファイル」(2. 定義ファイル)
- ホストグループの定義について  
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「ホストグループ定義ファイル」(2. 定義ファイル)

## 1.17 イベントサービスの登録ホスト名を FQDN 形式で利用する場合の設定

---

JP1/IM - Manager はイベントサービスの登録ホスト名を FQDN 形式で利用する運用に対応しています。イベントサービスの登録ホスト名を FQDN 形式で利用することで、複数のドメインで構成されたシステムで JP1 イベントを監視できます。

ここでは、マネージャー上のイベントサービスの登録ホスト名を FQDN 形式で利用する場合の前提条件、設定方法、および起動方法について説明します。エージェント上のイベントサービスの登録ホスト名を FQDN 形式で利用する場合、ここで説明する設定は不要です。

### 1.17.1 前提条件

JP1/IM ホスト上の JP1/Base イベントサービスの登録ホスト名を FQDN 形式で利用する場合は、次の前提条件を満たす必要があります。

- 物理ホストの環境であること。
- JP1/IM - Manager ホスト上で `hostname` コマンドを実行して、ショートネーム形式のホスト名が返されること。

### 1.17.2 設定方法

JP1/IM-Manager サービスと JP1/Base Event サービスの依存関係を解除する必要があります。JP1/Base で FQDN 形式のイベントサーバを設定後、次の手順でサービスの依存関係を解除してください。

1. コマンドプロンプトから次のコマンドを実行して、JP1/IM-Manager サービスと JP1/Base Event サービスの依存関係を解除する。

```
SpmSetSvcCon -setdepend no
```

FQDN 形式のイベントサーバの設定については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」の次に示す説明を参照してください。

- DNS を使ったシステムでのイベントサーバの設定
- イベントサービスの注意事項

SpmSetSvcCon コマンドについては、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「SpmSetSvcCon (Windows 限定)」(1. コマンド)を参照してください。

### 1.17.3 起動方法

JP1/IM-Manager サービスと FQDN 形式の JP1/Base Event サービスと依存関係を設定

していないため、JP1/IM-Manager サービスを起動する前に FQDN 形式の JP1/Base Event サービス、JP1/Base サービスを起動しておく必要があります。

次の順序でサービスを起動してください。

1. JP1/Base Event\_FQDN ホスト名 サービスを起動する。
2. JP1/Base サービスを起動する。
3. JP1/IM-Manager サービスを起動する。

## 1.18 リモートの監視対象ホストでログ監視をするための設定

---

ここでは、リモートの監視対象ホストでログ監視をするための WMI、NetBIOS、および SSH の設定について説明します。

なお、リモートの監視対象ホストから収集できるログの種別とリモート通信の接続方法については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「11.5.2 リモート監視構成の管理」を参照してください。

### 1.18.1 WMI の設定

ここでは、WMI の設定について説明します。

WMI の接続には次の設定が必要となります。

- DCOM の設定

JP1/IM - Manager ホストとリモートの監視対象ホストの両方で設定が必要です。

なお、JP1/IM - Manager ホストをクラスタシステムで運用する場合は、実行系ノードと待機系ノードの両方で設定してください。また、クラスタソフトで Windows MSCS を使用する場合は、分散トランザクションコーディネーター (MSDTC) リソースの設定が必要です。設定方法の詳細については、Microsoft のホームページのサポート技術情報を参照してください。

- ファイアウォールの設定

リモートの監視対象ホストで設定します。必要に応じて設定してください。

設定が完了したら、JP1/IM - Manager ホストからリモートの監視対象ホストに接続できることを確認してください。

#### 注意事項

- リモートの監視対象ホストの OS のシステム管理情報を提供する Windows Management Instrumentation サービス (サービス名: WinMgmt) のスタートアップの種類が「無効」に設定されている場合は収集できません。
- リモートの監視対象ホストに接続するユーザーは、リモートの監視対象ホストの Administrators グループのメンバーに設定されている必要があります。

#### (1) DCOM を設定する

JP1/IM - Manager ホストとリモートの監視対象ホストで DCOM を設定する方法について説明します。

##### (a) JP1/IM - Manager ホストでの設定をする

JP1/IM - Manager ホストで、DCOM を設定します。

DCOM の設定手順について次に示します。

なお、リモートの監視対象ホストの OS の環境によって、次のように一部の実施手順が異なることがあります。

- リモートの監視対象ホストの OS が Windows Server 2008 の場合、Windows の [ スタート ] メニューに [ ファイル名を指定して実行 ] が表示されない場合があります。その場合は、[ Windows ] + [ r ] キーを押して呼び出すなどして表示してください。

1. Windows の [ スタート ] メニューから [ ファイル名を指定して実行 ] を選択する。
2. 「dcomcnfg.exe」を入力し、[ OK ] ボタンをクリックする。  
[ コンポーネントサービス ] 画面が表示されます。
3. [ コンポーネントサービス ] と [ コンピュータ ] をクリックし、ツリーを展開する。
4. [ マイコンピュータ ] を右クリックし、表示されたメニューから [ プロパティ ] を選択する。  
[ マイコンピュータのプロパティ ] 画面が表示されます。
5. [ 既定のプロパティ ] タブを選択して、[ このコンピュータ上で分散 COM を有効にする ] チェックボックスをチェックする。
6. [ OK ] ボタンをクリックする。  
[ マイコンピュータのプロパティ ] 画面が閉じます。
7. マシンを再起動する。  
[ このコンピュータ上で分散 COM を有効にする ] の設定を変更していない場合、この作業は不要です。

(b) リモートの監視対象ホストでの設定をする

リモートの監視対象ホストで、DCOM を設定します。

DCOM の設定手順を次に示します。

なお、リモートの監視対象ホストの OS の環境によって、次のように一部の実施手順が異なることがあります。

- リモートの監視対象ホストの OS がサービスパックを適用していない Windows Server 2003 の場合、[ 制限の編集 ] ボタンがありません。そのため、手順 6 から手順 11 は不要です。
- リモートの監視対象ホストの OS が Windows Server 2008 の場合で UAC のセキュリティ機能が有効、かつ Built-in Administrator のアカウント以外を使用するときは、手順 6 から手順 11 が必要です。これらの手順は Users グループや Administrators グループに属していないユーザーのグループ、またはそのユーザーで実施してください。

1. Windows の [ スタート ] メニューから [ ファイル名を指定して実行 ] を選択する。
2. 「dcomcnfg.exe」を入力し、[ OK ] ボタンをクリックする。

## 1. インストールとセットアップ (Windows の場合)

[ コンポーネントサービス ] 画面が表示されます。

3. [ コンポーネントサービス ] と [ コンピュータ ] をクリックし、ツリーを展開する。
4. [ マイコンピュータ ] を右クリックし、表示されたメニューから [ プロパティ ] を選択する。  
[ マイコンピュータのプロパティ ] 画面が表示されます。
5. [ 既定のプロパティ ] タブを選択し、[ このコンピュータ上で分散 COM を有効にする ] チェックボックスをチェックする。
6. [ COM セキュリティ ] タブを選択し、[ アクセス許可 ] の [ 制限の編集 ] ボタンをクリックする。  
[ アクセス許可 ] 画面が表示されます。  
[ グループ名またはユーザー名 ] に、リモートの監視対象ホストに接続するユーザー、またはユーザーが属するグループが表示されているかどうかを確認してください。表示されていない場合は、[ 追加 ] ボタンをクリックし、ユーザーまたはユーザーが属するグループを追加してください。
7. [ ユーザーまたはグループの選択 ] のリモートの監視対象ホストに接続するユーザーまたはユーザーが属するグループを選択する。  
[ リモートアクセス ] の [ 許可 ] チェックボックスがチェックされているかどうかを確認してください。チェックされていない場合は、チェックしてください。
8. [ OK ] ボタンをクリックする。  
[ アクセス許可 ] 画面が閉じます。
9. [ COM セキュリティ ] タブを選択し、[ 起動とアクティブ化のアクセス許可 ] の [ 制限の編集 ] ボタンをクリックする。  
[ 起動許可 ] 画面が表示されます。  
[ グループ名またはユーザー名 ] に、リモートの監視対象ホストに接続するユーザー、またはユーザーが属するグループが表示されているかどうかを確認してください。表示されていない場合は、[ 追加 ] ボタンをクリックし、ユーザーまたはユーザーが属するグループを追加してください。
10. [ ユーザーまたはグループの選択 ] のリモートの監視対象ホストに接続するユーザーまたはユーザーが属するグループを選択する。  
[ リモートからの起動 ] と [ リモートからのアクティブ化 ] の [ 許可 ] チェックボックスがチェックされているかどうかを確認してください。チェックされていない場合は、チェックしてください。
11. [ OK ] ボタンをクリックする。  
[ マイコンピュータのプロパティ ] 画面に戻ります。
12. [ OK ] ボタンをクリックする。  
[ マイコンピュータのプロパティ ] 画面が閉じます。
13. 監視対象ホストが Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 (x64), Windows Server 2008 R2 (x64), または Windows Vista で、ユーザーがログオフした

ときもリモート監視イベントログトラップを監視したい場合、次の設定をする。

- Windows の [ スタート ] メニューから [ ファイル名を指定して実行 ] を選択する。
- 「gpedit.msc」を入力し、[ OK ] ボタンをクリックする。  
[ グループポリシー ] 画面が表示されます。
- [ コンピュータの構成 ] - [ 管理用テンプレート ] - [ システム ] - [ ユーザープロファイル ] をクリックし、ツリーを展開する。
- 「ユーザーのログオフ時に強制的にユーザーレジストリをアンロードしない」を右クリックし、表示されたメニューから [ プロパティ ] を選択する。  
[ ユーザーのログオフ時に強制的にユーザーレジストリをアンロードしないのプロパティ ] 画面が表示されます。
- [ 設定 ] タブを選択し、[ 有効 ] をチェックする。
- [ OK ] ボタンをクリックする。  
[ ユーザーのログオフ時に強制的にユーザーレジストリをアンロードしないのプロパティ ] 画面が閉じます。

#### 14. マシンを再起動する。

[ このコンピュータ上で分散 COM を有効にする ] の設定を変更していない場合、この作業は不要です。

## (2) ファイアウォールを設定する

この設定は、Windows のファイアウォールが有効になっている場合に必要です。

Windows の [ スタート ] メニューから、[ コントロールパネル ] - [ Windows ファイアウォール ] を選択し、Windows のファイアウォールが有効になっているかどうかを確認してください。

なお、監視対象の OS がサービスパックを適用していない Windows Server 2003 の場合、Windows ファイアウォールの機能はありません。したがって、この設定は不要です。

有効になっている場合の設定手順を次に示します。

1. Windows の [ スタート ] メニューから [ ファイル名を指定して実行 ] を選択する。
2. 「gpedit.msc」を入力し、[ OK ] ボタンをクリックする。  
[ グループポリシーオブジェクトエディタ ] 画面が表示されます。
3. [ コンピュータの構成 ]、[ 管理用テンプレート ]、[ ネットワーク ]、[ ネットワーク接続 ] および [ Windows ファイアウォール ] をクリックし、ツリーを展開させる。
4. [ 標準プロファイル ] <sup>1</sup> をクリックして、右ペインにある [ Windows ファイアウォール：リモート管理の例外を許可する ] <sup>2</sup> を右クリックし、表示されたメニューから [ プロパティ ] を選択する。  
[ Windows ファイアウォール：リモート管理の例外を許可するのプロパティ ] 画面が表示されます。

注 1 ホストマシンがドメイン環境の場合は、[ ドメインプロファイル ] となりま

## 1. インストールとセットアップ (Windows の場合)

す。

注 2 リモートの監視対象ホストの OS が Windows Server 2008 の場合は、  
[ Windows ファイアウォール：着信リモート管理の例外を許可する ] となります。

5. [ 設定 ] タブを選択して、[ 有効 ] チェックボックスをチェックする。

6. [ OK ] ボタンをクリックする。

[ Windows ファイアウォール：リモート管理の例外を許可するのプロパティ ] 画面が閉じます。

### (3) WMI の接続確認をする

Windows のツール「wbemtest.exe」を使用して JP1/IM - Manager ホストとリモートの監視対象ホストが接続されているかどうかを確認します。

WMI の接続確認手順を次に示します。なお、この手順は JP1/IM - Manager ホストで実施してください。

1. コマンドプロンプトで次のコマンドを実行する。

```
runas /user:<ユーザー名> wbemtest
```

[ Windows Management Instrumentation テスト ] 画面が表示されます。

なお、ユーザー名には [ システム共通設定 ] 画面の [ IM ホストアカウント ] ページの [ ユーザー名 ] に設定する値を指定します。また、コマンドの実行後にパスワード入力を要求された場合は、[ IM ホストアカウント ] ページの [ パスワード ] に設定する値を指定します。

2. [ 接続 ] ボタンをクリックする。

[ 接続 ] 画面が表示されます。

3. [ 名前空間 ], [ ユーザー ], [ パスワード ] および [ 機関 ] に必要な情報を入力する。  
入力内容を説明します。

- 名前空間

「¥¥ 監視対象ホスト名 ¥root¥cimv2」を入力します。

監視対象ホスト名は、実際に監視するホスト名に置き換えてください。

- ユーザー

リモートの監視対象ホストにログオンするユーザー名を入力します。

- パスワード

ユーザーのパスワードを入力します。

- 機関

「ntlmdomain: 監視対象ホストのドメイン名」を入力します。リモートの監視対象ホストがワークグループの場合は、未入力のままにしてください。

4. [ 接続 ] ボタンをクリックする。

接続に成功すると [ 接続 ] 画面が閉じ、[ Windows Management Instrumentation テスト ] 画面のボタンがすべて活性化されます。

エラーが表示される場合は、エラー番号に応じて設定を確認してください。エラー番

号とその要因を次に示します。

なお、ツール「wbemtest.exe」を起動したまま設定を変更し、接続を再度実施してもエラーになることがあります。その場合は、ツールを再起動してから接続を確認してください。

- 0x8001011c  
JP1/IM - Manager ホストで DCOM が設定されていません。
- 0x80070005  
次のどれかがエラー要因として考えられます。
  - ・ JP1/IM - Manager ホストで DCOM が設定されていない
  - ・ リモートの監視対象ホストで DCOM が設定されていない
  - ・ リモートの監視対象ホストに接続するユーザー名、パスワードまたはドメイン名に誤りがある
- 0x80041003  
リモートの監視対象ホストで WMI の「名前空間」が設定されていません。
- 0x80041008  
「機関」に指定している値が「ntlm domain:」で始まっていません。
- 0x800706XX  
次のどれかがエラー要因として考えられます。
  - ・ リモートの監視対象ホスト名に誤りがある
  - ・ リモートの監視対象ホストが起動していない
  - ・ リモートの監視対象ホストでファイアウォールが設定されていない
  - ・ リモートの監視対象ホストにログインするユーザーのパスワードが有効期限を過ぎている

5. [クエリ] ボタンをクリックし、次のクエリを入力して、[適用] ボタンをクリックする。

```
Select * From Win32_NTLogEvent Where Logfile='System' And
RecordNumber='1'
```

実行後に、[クエリ結果] 画面にクエリの実行結果が表示されることを確認してください。

## 1.18.2 NetBIOS の設定

ここでは、NetBIOS の設定について説明します。設定後、JP1/IM - Manager ホストから監視対象ホストのログファイルが読み取り可能になっていることを確認してください。

### (1) ファイル共有を設定する

リモートの監視対象ホストで、監視対象のログファイルが配置されているフォルダの共有設定を有効にし、ホスト情報に設定するユーザーに読み取り可能な権限を付与します。なお、ファイル共有を許可するユーザー数を少なく設定すると、ログファイルトラップの開始時に、ファイル共有の接続を許可するユーザー数の上限を超え、エラーとなるおそれがあります。

## 1. インストールとセットアップ (Windows の場合)

### (2) JP1/IM - Manager ホストでローカルセキュリティを設定する

JP1/IM - Manager ホストで [管理ツール] - [ローカルセキュリティポリシー] - [セキュリティの設定] - [ローカルポリシー] - [ユーザー権利の割り当て] - [ネットワーク経由でコンピュータへアクセス] に、システム共通設定の IM ホストアカウントに設定するユーザー名を追加します。

### (3) 監視対象ホストでローカルセキュリティを設定する

リモートの監視対象ホストで [管理ツール] - [ローカルセキュリティポリシー] - [セキュリティの設定] - [ローカルポリシー] - [ユーザー権利の割り当て] - [ネットワーク経由でコンピュータへアクセス] に、監視対象ホストのホスト情報のリモート通信設定に設定するユーザー名を追加します。

### (4) レジストリを設定する

監視対象ホストが論理ホストの場合、一つの監視対象ホストに対して複数の IP アドレスやホスト名を使用してリモート監視するときは、対象の監視対象ホストでレジストリを設定してください。手順を次に示します。

1. 監視対象ホストに管理者権限でログインする。
2. レジストリエディターを起動する。
3. [レジストリエディタ] で対応するキーを選択する。

- キー名

```
HKEY_LOCAL_MACHINE¥System¥CurrentControlSet¥Services¥LanmanServer¥Parameters
```

4. レジストリ値を追加する。
  - 名前: DisableStrictNameChecking
  - データ型: REG\_DWORD
  - 基数: 10 進数
  - 値: 1

5. レジストリエディターを終了する。
6. 監視対象ホストを再起動する。

### (5) NetBIOS の接続確認をする

1. エクスプローラの [アドレス] に「¥リモートの監視対象ホスト名」を入力する。  
リモートの監視対象ホスト名には、実際に設定した内容を入力してください。
2. 接続ウィンドウが表示されたら、リモートの監視対象ホストにログオンするユーザー名とパスワードを入力する。
3. リモートの監視対象ホストに NetBIOS 接続ができることを確認する。
4. エクスプローラの [アドレス] に「¥リモートの監視対象ホスト名 ¥(1) で共有した

フォルダのパス」を入力する。

リモートの監視対象ホスト名および (1) で共有したフォルダのパスには、実際に設定した内容を入力してください。

5. (1) で共有したフォルダのパスにアクセスできることを確認する。

アクセスに失敗する場合は、手順が正しく実施できているかどうか見直してください。

### 1.18.3 SSH の設定

ここでは、JP1/IM - Manager ホストが Windows 環境である場合の、SSH の設定について説明します。なお、SSH の認証には、公開鍵認証方式を使用します。

SSH で接続するには次の設定が必要となります。

- SSH サーバを設定する  
リモートの監視対象ホストで設定します。
- 鍵を作成する  
UNIX 環境の監視対象ホストで設定します。
- 秘密鍵を JP1/IM - Manager ホストに配置する  
UNIX 環境の監視対象ホストから JP1/IM - Manager ホストに配置します。
- 公開鍵を監視対象ホストに配置する  
リモートの監視対象ホストに配置します。

#### (1) SSH サーバを設定する

SSH サーバを設定するための手順を次に示します。

1. リモートの監視対象ホストに root 権限のユーザーでログインする。
2. `sshd_config` を開く。  
HP-UX (IPF) の場合 : `/opt/ssh/etc/sshd_config`  
HP-UX (IPF) 以外の場合 : `/etc/ssh/sshd_config`
3. `PubkeyAuthentication` の値を `yes` に設定する <sup>1</sup>。
4. 次の項目を設定する <sup>1, 2</sup>。
  - Solaris で OpenSSH を使用しているまたは Solaris 以外の場合  
`UseDNS` を `no` に設定してください。
  - Solaris の場合  
`LookupClientHostnames` を `no` に設定してください。
5. `PermitRootLogin` を `yes` に設定する <sup>1</sup>。  
root 権限のユーザーでログインして情報収集する場合だけ、この手順を実行してください。
6. 次のコマンドを実行し、`sshd` サービスを再起動する。

## 1. インストールとセットアップ (Windows の場合)

実行するコマンドの例を、OS ごとに次に示します。

- Linux の場合 (Linux 5 の例)  
`/etc/rc.d/init.d/sshd restart`
- Solaris の場合 (Solaris 10 の例)  
`/usr/sbin/svccadm restart ssh`
- AIX の場合 (AIX 6.1 の例)  
`kill -HUP sshd のプロセス ID`
- HP-UX の場合 (HP-UX 11i V3 (IPF) の例)  
`/sbin/init.d/secsh stop; /sbin/init.d/secsh start`

なお、このコマンドは、OS のバージョンによって異なる可能性があります。詳細は、各 OS のマニュアルを参照してください。

### 注 1

`sshd_config` の設定項目および設定方法については、使用する SSH サーバのマニュアルを参照してください。

### 注 2

設定しない場合は、監視対象ホストで次の名前解決ができるように設定してください。

- マネージャーホストの IP アドレスからマネージャーホスト名を解決できる
- マネージャーホストのホスト名の解決先 IP アドレスが、マネージャーホストの IP アドレスと一致する

名前解決に DNS を使用していて DNS サーバに接続できない場合、リモート監視ログファイルトラップの起動、またはログファイルの収集が遅延することがあります。また、遅延によってタイムアウトしてしまい、起動や収集が失敗することがあります。そのため、`UseDNS` や `LookupClientHostnames` を `no` に設定することを推奨します。

## (2) 鍵を作成する (初めて鍵を作成する場合)

UNIX 環境の監視対象ホストにリモート監視で使用するユーザーでログインし、`ssh-keygen` コマンドを実行して鍵を作成します。なお、この手順は、初めて鍵を作成する場合だけに必要な作業です。

鍵の種類は RSA 暗号と DSA 暗号のどちらかを選択できます。

1. UNIX 環境の監視対象ホストにリモート監視で使用するユーザーでログインする。
2. `ssh-keygen` コマンドを実行する。  
次のように入力してコマンドを実行してください。
  - RSA 鍵を作成する場合：`ssh-keygen -t rsa`
  - DSA 鍵を作成する場合：`ssh-keygen -t dsa`
3. 秘密鍵の出力先と名前を決める。

デフォルトは「`~/.ssh/id_rsa`」が設定されます。

4. リターンキーを 2 回押す。

秘密鍵のパスフレーズの入力を求められるため、何も入力しないでリターンキーを押します。再入力を求められるので、何も入力しないで再度リターンキーを押します。

`ssh-keygen -t rsa` コマンドの実行例を次に示します。

```
[root@HOST]$ ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/ssh-user/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/ssh-user/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/ssh-user/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
ax:xx:xx:xx:xx:bx:xx:xc:xx:xx:xx:xd:xd:xa:ed:xx root@HOST
```

5. リモートの監視対象ホストにリモート監視で使用するユーザーでログインする。

6. `cat` コマンドを実行し、公開鍵ファイルの内容を認証鍵ファイルに追加する。

7. `chmod` コマンドを実行し、認証鍵ファイルの属性を 600 に変更する。

`cat` コマンドおよび `chmod` コマンドの実行例を次に示します。

```
[ClientUser@TargetHost .ssh]$ cat id_rsa.pub >> authorized_keys
[ClientUser@TargetHost .ssh]$ chmod 600 authorized_keys
```

8. 「`/etc/ssh/sshd_config`」の「`AuthorizedKeysFile`」を設定する。

デフォルトでは「`~/.ssh/authorized_keys`」または「`.ssh/`

`authorized_keys`」が設定されています。手順 7 で作成した認証鍵のパスを変更した場合は、`AuthorizedKeysFile` の値を見直してください。

9. `sshd` サービスを再起動する。

#### 注意事項

- 秘密鍵の情報は厳重に管理してください。
- 鍵 (公開鍵と秘密鍵のペア) の作成は環境やツールには依存しないため、どのような環境やツールでも問題ありません。ただし、鍵の作成後は、秘密鍵と公開鍵を適切に配置する必要があります。

### (3) 秘密鍵を JP1/IM - Manager ホストに配置する (初めて鍵を作成する場合)

JP1/IM - Manager ホストが Windows の場合は、「(2) 鍵を作成する (初めて鍵を作成する場合)」で作成した秘密鍵を Windows の JP1/IM - Manager ホストの任意のパスに配置します。なお、この手順は、初めて鍵を作成する場合だけに必要な作業です。

### (4) 公開鍵をリモートの監視対象ホストに配置する (すでに鍵を作成している場合)

「(2) 鍵を作成する (初めて鍵を作成する場合)」で作成した公開鍵をリモートの監視対象ホストに配置します。配置する手順を次に示します。なお、この手順は、すでに別のリモートの監視対象ホストで鍵を作成している場合だけに必要な作業です。

## 1. インストールとセットアップ (Windows の場合)

作業を始める前に `.ssh` ディレクトリの上位ディレクトリのパーミッションに所有者以外の書き込み権限が設定されていないことを確認してください。所有者以外の書き込み権限が設定されていると SSH の接続に失敗します。

1. リモートの監視対象ホストにリモート監視で使用するユーザーでログインする。
2. `.ssh` ディレクトリに移動する。  
リモート監視で使用するユーザーのホームディレクトリ配下に `.ssh` ディレクトリがない場合は作成してください。ディレクトリの属性は 700 を設定してください。
3. `scp` コマンドを実行し、公開鍵ファイルをリモートの監視対象ホストにコピーする。  
「(2) 鍵を作成する (初めて鍵を作成する場合)」で作成済みの公開鍵ファイルを監視対象ホストにコピーします。公開鍵のコピー先は、リモート監視で使用するユーザーのホームディレクトリの `.ssh` ディレクトリです。
4. `cat` コマンドを実行し、公開鍵ファイルの内容を認証鍵ファイルに追加する。
5. コピーした公開鍵ファイルを削除する。
6. `chmod` コマンドを実行し、認証鍵ファイルの属性を 600 に変更する。
7. 「`/etc/ssh/sshd_config`」の「`AuthorizedKeysFile`」を設定する。  
デフォルトでは「`~/.ssh/authorized_keys`」または「`.ssh/authorized_keys`」が設定されています。手順 6 で作成した認証鍵のパスを変更した場合は、`AuthorizedKeysFile` の値を見直してください。
8. `sshd` サービスを再起動する。

`scp` コマンド、`cat` コマンド、および `chmod` コマンドの実行例を次に示します。ここでは、「(2) 鍵を作成する (初めて鍵を作成する場合)」で鍵を作成したホストのホスト名を `IMHost` としています。

```
[ClientUser@TargetHost ]$ cd .ssh
[ClientUser@TargetHost .ssh]$ scp
root@IMHost:/home/ssh-user/.ssh/id_rsa.pub ./
root@IMHost's password: <パスワードを入力>
id_rsa                               100% 233      0.2KB/s  00:00
[ClientUser@TargetHost .ssh]$ cat id_rsa.pub >> authorized_keys
[ClientUser@TargetHost .ssh]$ rm id_rsa.pub
[ClientUser@TargetHost .ssh]$ chmod 600 authorized_keys
```

### (5) 接続を確認する

Windows 環境の JP1/IM - Manager ホストに SSH クライアントソフトがインストールされている場合は、「(3) 秘密鍵を JP1/IM - Manager ホストに配置する (初めて鍵を作成する場合)」で配置した秘密鍵を用いて、リモートの監視対象ホストに SSH 接続ができることを確認してください。また、SSH 接続するとき、パスワードおよびパスフレーズの入力が不要であることを確認してください。

エラーが発生した場合や、パスワードおよびパスフレーズの入力を要求された場合は、手順どおり正しく設定できているかどうかを見直してください。また、OS の設定を見直

## 1. インストールとセットアップ (Windows の場合)

し、SSH 接続ができる環境であるか確認してください。

## 1.19 JP1/IM - Manager のセットアップ

---

ここでは、JP1/IM - Manager のセットアップ項目について説明します。

なお、セットアップ作業を行うユーザーは、Administrators 権限が必要です。

### 1.19.1 セントラルスコープの機能を使用するための設定

JP1/IM - Manager を新規インストールした場合、セントラルスコープの機能はデフォルトで無効になっています。

セントラルスコープの機能を使用する場合は、次の手順に従ってください。

1. セントラルスコープのデータベースを作成する。  
jcsdbsetup コマンドを実行します。
2. セントラルスコープサービス (jcsmain) を有効にする。  
jcoimdef -s ON を実行します。
3. JP1/IM - Manager を再起動する。
4. セントラルスコープサービスの稼働を確認する。  
jco\_spm�\_status コマンドを実行します。稼働中のプロセスに jcsmain が表示されていることを確認してください。

jcsdbsetup コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcsdbsetup」(1. コマンド)を参照してください。

jcoimdef コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoimdef」(1. コマンド)を参照してください。

### 1.19.2 JP1/IM - Manager の障害に備えた設定

JP1/IM - Manager は JP1/IM - Manager 自身に障害が発生した場合に備えて、トラブル解決の調査資料を採取するツールや、プロセスの異常終了時に自動で再起動する機能などを提供しています。

ここでは、JP1/IM - Manager の障害に備えた設定項目について説明します。

#### (1) 障害発生時の資料採取の準備

JP1/IM - Manager ではトラブル発生時に資料を採取するためのツールをバッチファイル (jim\_log.bat) として提供しています。このツールは、トラブルの解決の調査資料となる情報を一括して採取するツールです。

JP1/IM - Manager の資料採取ツールで採取できるのは、JP1/IM - Manager、JP1/Base および JP1/IM - View (同一ホストにある場合) のトラブルシュート資料です。採取できる資料の詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「10.3 トラブル発生時に採取が必要な資料」を参照してください。

資料採取ツールについて

- jim\_log.bat について

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jim\_log.bat (Windows 限定)」(1. コマンド)

なお、トラブルが発生した場合にメモリーダンプおよびクラッシュダンプが必要となることがあります。トラブル発生時にこれらのダンプを採取する場合は、あらかじめメモリーダンプおよびクラッシュダンプが出力されるように、次の設定をしてください (出力設定がされていれば、資料採取ツールでこれらのダンプも採取できます)。

メモリーダンプの出力設定

ここでは、Windows Server 2003 の場合の設定方法を説明します。Windows Server 2008 では設定する必要はありません。

1. [コントロールパネル] から [システム] をダブルクリックする。
2. [詳細設定] ページの [起動と回復] の [設定] ボタンをクリックする。
3. [デバッグ情報の書き込み] で、[完全メモリーダンプ] を選択し、出力先のファイルを指定する。

#### ! 注意事項

メモリーダンプのサイズは、実メモリーのサイズによって異なります。搭載している物理メモリーが大きいと、メモリーダンプのサイズも大きくなります。メモリーダンプを採取できるだけのディスク領域を確保してください。詳細は、Windows のヘルプの「STOP エラー」の項目を参照してください。

クラッシュダンプの出力設定

ここでは、Windows Server 2003 の場合の設定方法を説明します。Windows Server 2008 では設定する必要はありません。

1. スタートメニューから [ファイル名を指定して実行] を選択する。
2. テキストボックスに「drwtsn32」と入力し、[OK] ボタンをクリックする。  
ワトソン博士のダイアログボックスが開きます。
3. [クラッシュダンプファイルの作成] チェックボックスをチェックし、[クラッシュダンプ] テキストボックスに出力先のファイルを指定する。
4. [OK] ボタンをクリックする。

## 1. インストールとセットアップ (Windows の場合)

### ! 注意事項

クラッシュダンプに出力される情報は JP1 だけでなく、ほかのアプリケーションプログラムのトラブル情報も出力されます。また、クラッシュダンプが出力されると、その分ディスク容量が圧迫されます。クラッシュダンプが出力されるように設定する場合は、十分なディスク領域を確保しておいてください。

## (2) プロセス異常終了時の再起動の設定

### 1. プロセス再起動の定義

プロセス再起動が有効になるよう、次の拡張起動プロセス定義ファイルを編集します。

```
Consoleパス¥conf¥jplco_service.conf
```

「再起動可否」パラメーターは「|」で区切られた 4 番目の値で、0 (再起動しない: デフォルト) または 1 (再起動する) を設定します。なお、「|」で区切られた 3 番目までの値は変更しないでください。

### 2. 定義内容の反映

JP1/IM - Manager が稼働している場合は、プロセス再起動の設定が有効になるよう、JP1/IM - Manager のリロードコマンドを実行します。

```
jco_spmd_reload
```

### 3. ワトソン博士の設定

ここでは、Windows Server 2003 の場合の設定方法を説明します。Windows Server 2008 では設定は必要ありません。

プロセス再起動を有効にする場合は、ワトソン博士のダイアログボックスが表示されないようにします。アプリケーションエラーのときに、ワトソン博士のダイアログボックスが表示されると、プロセスの再起動ができないためです。

スタートメニューの [ ファイル名を指定して実行 ] で「drwtsn32」を実行します。

ワトソン博士のダイアログボックスが表示されるので、[ メッセージボックスによる通知 ] チェックボックスのチェックを外します。

なお、ワトソン博士の設定はシステム全体で共通のため、ここでの設定がシステム全体のプログラムの設定になります。

また、ワトソン博士の設定を有効にするため、コマンドプロンプトで次のコマンドを実行してください。

```
drwtsn32 -i
```

ワトソン博士が既定のアプリケーションデバッガとしてインストールされます。

### 4. Microsoft へのエラー報告の抑止設定

ここでは、Windows Server 2003 の場合の設定方法を説明します。Windows Server 2008 では設定は必要ありません。

プロセス再起動を有効にする場合は、エラー検知時に表示される Microsoft へのエラー報告のダイアログボックスを、表示されないようにします。ダイアログボックスが表示されると、プロセスの再起動ができないためです。

1. [コントロールパネル] から [システム] をダブルクリックする。
2. [詳細設定] ページの [エラー報告] ボタンをクリックする。
3. [エラー報告を無効にする] を選択し, [重大なエラーが発生した場合は通知する] チェックボックスのチェックが外れていることを確認する。

#### プロセス再起動の定義について

- 拡張起動プロセス定義ファイル (jp1co\_service.conf) について  
参照先: マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「拡張起動プロセス定義ファイル (jp1co\_service.conf)」(2. 定義ファイル)

#### 注意事項

異常終了時の再起動設定は, クラスタ運用時には設定しないでください。JP1/IM・Manager の障害時にはプロセス再起動の機能も障害の影響を受けるおそれがあります。クラスタ運用時に再起動をしたい場合は, JP1/IM・Manager 外部のクラスタソフトから再起動を制御してください。

### (3) プロセス異常検知時の JP1 イベントの発行の設定

1. JP1 イベント発行を設定する。  
次の IM パラメーター定義ファイルを編集します。  
Consoleパス¥conf¥jp1co\_param\_V7.conf  
このファイルの「SEND\_PROCESS\_TERMINATED\_ABNORMALLY\_EVENT」と「SEND\_PROCESS\_RESTART\_EVENT」が JP1 イベント発行の設定パラメーターです。JP1 イベントを発行するには, 値を「dword:1」に変更します。
2. jbssetcnf コマンドを実行して, 定義内容を反映する。  
jbssetcnf Consoleパス¥conf¥jp1co\_param\_V7.conf
3. JP1/Base および JP1/Base を前提とする製品を再起動する。  
再起動後に設定内容が反映されます。

#### JP1 イベント発行の設定について

- IM パラメーター定義ファイル (jp1co\_param\_V7.conf) について  
参照先: マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「IM パラメーター定義ファイル (jp1co\_param\_V7.conf)」(2. 定義ファイル)

### (4) ヘルスチェック機能の設定

ヘルスチェック機能を使って JP1/IM・Manager プロセスのハングアップを検知したい場合に設定します。

1. ヘルスチェック定義ファイル (jcohc.conf) を開き, パラメーター設定をする。  
ヘルスチェック機能を有効にするため, ENABLE=true にします。

## 1. インストールとセットアップ (Windows の場合)

また、ハングアップ検知時に JP1 イベントを発行する場合には `EVENT=true` に、通知コマンドを実行する場合には `COMMAND=` 実行するコマンドを指定してください。

2. 通知コマンドの設定をした場合は、`jcohcctest` コマンドを実行して動作確認する。  
`jcohcctest` コマンドを実行して、正しく `COMMAND` で指定したコマンドが実行されるか確認します。正しく動作しなかった場合は指定を見直してください。
3. `jco_spmc_reload` コマンドで JP1/IM - Manager をリロードする。または、JP1/IM - Manager を再起動する。

ヘルスチェック機能の設定について

- ヘルスチェック定義ファイル (`jcohc.conf`) について  
参照先: マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「ヘルスチェック定義ファイル (`jcohc.conf`)」(2. 定義ファイル)
- `jcohcctest` コマンドについて  
参照先: マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「`jcohcctest`」(1. コマンド)

## (5) 監視オブジェクト DB の自動バックアップ・リカバリー設定

セントラルスコープの機能を使用する場合に設定します。

監視ツリーの更新中に、OS がシャットダウンしたり、クラスタ運用時にフェールオーバーしたりすると、監視オブジェクト DB が破損するおそれがあります。このため、監視ツリーの更新時に監視オブジェクト DB を自動でバックアップ・リカバリーするよう設定します。

なお、新規インストールの場合は有効、旧バージョンの JP1/IM - Manager または JP1/IM - Central Scope で設定を無効にしていた場合は無効となっています。運用に合わせて、設定を変更してください。

1. JP1/IM - Manager を停止する。
2. 次のファイルを引数にして `jbssetcnf` コマンドを実行する。  
監視オブジェクト DB の自動バックアップ・リカバリー機能を有効にする：

`auto_dbbackup_on.conf`

監視オブジェクト DB の自動バックアップ・リカバリー機能を無効にする：

`auto_dbbackup_off.conf`

`jbssetcnf` コマンドを実行すると、JP1 共通定義情報に設定内容が反映されます。

`jbssetcnf` コマンドについては、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

ファイルの設定内容について

ファイルの設定内容については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「監視オブジェクト DB の

自動バックアップ・リカバリー設定ファイル (auto\_dbbackup\_xxx.conf) (2. 定義ファイル) を参照してください。

3. JP1/IM - Manager を起動する。

### 1.19.3 バージョンアップ時の設定

ここでは、JP1/IM - Manager のバージョンアップインストール時のセットアップ項目について説明します。

#### (1) イベント取得フィルターの位置の変更

旧バージョンの JP1/IM - Manager または JP1/IM - Central Console で、イベント取得フィルター (互換用) を使用していた場合は、jcochafmode コマンドを実行して、イベント取得フィルターの位置をイベントコンソールサービスからイベント基盤サービスに変更できます。イベント取得フィルターの位置をイベント基盤サービスに変更すると、JP1 イベントの監視に加えて、自動アクションや監視オブジェクトの状態監視にも有効なフィルターとして動作させることができます。また、フィルター条件を詳細に定義できるようになります。ただし、バージョンアップ前のイベント取得フィルターで運用したい場合は、フィルター位置の変更は不要です。

#### ! 注意事項

一度イベント取得フィルターの位置を変更すると、以前のイベント取得フィルターには戻せません。jcochafmode コマンドを実行する前に、イベント取得フィルターの位置の変更について、十分に検討してください。

1. JP1/IM - Manager を停止する。

2. jcochafmode コマンドを実行してフィルター位置を変更する。

3. JP1/IM - Manager を起動する。

- イベント取得フィルターの機能について

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「3.2.2 イベント取得フィルター」

- イベント取得フィルター (互換用) で設定していた項目の引き継ぎについて

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「12.2.3(2) バージョン 7 の JP1/IM - Central Console からのバージョンアップについて」

- jcochafmode コマンドについて

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcochafmode」(1. コマンド)

## 1. インストールとセットアップ (Windows の場合)

### (2) セントラルスコープのバージョンアップコマンドの実行

バージョン 8 以前の JP1/IM - Central Scope からバージョンアップした場合は、次の手順に従い、バージョンアップコマンドを実行してください。バージョンアップコマンドを実行するまでは、旧バージョンの JP1/IM - Central Scope と互換モードで動作します (旧バージョンから追加された機能は使用できません)。

1. JP1/IM - Manager を停止する。

2. ディスクの空き容量を確認する。

次の手順に示す `jp1csverup.bat` コマンドを実行するには、監視オブジェクト DB 分の空き容量が必要です。監視オブジェクト DB は、次に示すフォルダ内のすべてのデータです。

Scope パス ¥database¥jcsdb¥

3. `jp1csverup.bat` コマンドを実行する。

4. `jbssetcnf` コマンドを実行する。

次に示す機能の有効、無効は旧バージョンの JP1/IM - Central Scope の設定に依存します。

- 対処済み連動機能
- 状態変更イベントの上限監視

機能を無効から有効にしたい場合、次の表に示すファイルを引数に `jbssetcnf` コマンドを実行してください。

表 1-4 機能を有効にするための設定ファイル

ファイル名	説明
<code>action_complete_on.conf</code>	対処済み連動機能を有効にするためのファイルです。
<code>evhist_warn_event_on.conf</code>	監視オブジェクトの状態変更イベント件数が上限値 (100 件) を超えた際に、JP1 イベントを発行する機能を有効にするためのファイルです。

5. JP1/IM - Manager を起動する。

6. JP1/IM - View で JP1/IM - Manager (JP1/IM - Central Scope) に接続し、問題がないか動作を確認する。

- `jp1csverup.bat` コマンドについて

参照先: マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「`jp1csverup.bat` (Windows 限定)」(1. コマンド)

### (3) 自動アクション定義ファイルの更新

08-50 以前の JP1/IM - Central Console からバージョンアップした場合は、次の手順に

従い、自動アクション定義ファイルを更新してください。

ただし、08-50 以前の自動アクション定義ファイルをそのまま使用したい場合は必要ありません。

1. JP1/IM - Manager を停止する。
  2. jcadefconv コマンドを実行して自動アクション定義ファイルを更新する。  
jcadefconv -i 変換するアクション定義ファイル名 -o 変換後のアクション定義  
ファイル名
  3. JP1/IM - Manager を起動する。
- 自動アクションの機能について  
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager 導入・設計ガイド」の  
「5. 自動アクションによるコマンド実行」
  - jcadefconv コマンドについて  
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager コマンド・定義ファイ  
ルリファレンス」の「jcadefconv」(1. コマンド)

## 1.20 JP1/IM - View のセットアップ

---

ここでは、JP1/IM - View のセットアップ項目について説明します。

なお、セットアップ作業を行うユーザーは、Administrators 権限が必要です。

### 1.20.1 JP1/IM - View の障害に備えた設定

JP1/IM - View は、障害が発生した場合に備えて、トラブル解決の調査資料を採取するツールを提供しています。JP1/IM - View に障害が発生した場合に備え、ツールの実行時に Windows のクラッシュダンプおよびメモリーダンプを採取できるよう、ダンプの出力設定をしておくことをお勧めします。

JP1/IM - View では、トラブル発生時に資料を採取するためのツールをバッチファイル (jcoview\_log.bat) として提供しています。JP1/IM - View の資料採取ツールで採取できるのは、JP1/IM - View のトラブルシュート資料です。採取できる資料の詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「10.3 トラブル発生時に採取が必要な資料」を参照してください。

資料採取ツールについて

- jcoview\_log.bat について

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoview\_log.bat (Windows 限定)」(1. コマンド)

メモリーダンプおよびクラッシュダンプを出力する設定を「1.19.2(1) 障害発生時の資料採取の準備」の説明を参照して、設定してください。

また、IM 構成管理では、IM 構成管理・ビューアーで障害が発生した場合、スレッドダンプを採取するためのコマンド (jcfthreaddmp) を提供しています。jcfthreaddmp コマンドについては、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcfthreaddmp (Windows 限定)」(1. コマンド) を参照してください。

### 1.20.2 IM 構成管理・ビューアーのセットアップ

IM 構成管理・ビューアーを起動するには、次の 2 種類の方法があります。

- Windows のスタートメニューから起動する方法
- IM 構成管理・ビューアーを起動するコマンド (jcfview) を実行して起動する方法

ここでは、IM 構成管理・ビューアーを Windows のスタートメニューから起動する場合のセットアップについて説明します。なお、jcfview コマンドを実行して起動する場合には、このセットアップは不要です。

JP1/IM - View のインストール時には、スタートメニューに JP1/IM - Manager に関するショートカットが作成されますが、IM 構成管理・ビューアーのショートカットは作成されません。

IM 構成管理・ビューアーのショートカットを作成する場合には、次の手順を行ってください。

1. JP1/IM - View を停止する。

2. 次のコマンドを実行する。

```
jcovcfsetup -i (-i オプションは省略できます)
```

Windows のスタートメニューの [ プログラム ] - [ JP1\_Integrated Management - View ] の下に、IM 構成管理・ビューアーのショートカットが追加されます。名称は [ 構成管理 ] です。

jcovcfsetup コマンドについては、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcovcfsetup (Windows 限定)」(1. コマンド)を参照してください。

#### 注意事項

スタートメニューに登録されている [ JP1\_Integrated Management - View ] (ショートカット) の位置、または名称を変更した場合には、ショートカットは追加されません。

### 1.20.3 JP1/IM - Central Information Master 連携のセットアップ

ここでは、JP1/IM - View (JP1/IM - Central Information Master 連携部分) を使用する場合のセットアップについて説明します。

JP1/IM - View のインストール時には、スタートメニューに JP1/IM - Manager に関するショートカットが作成されますが、JP1/IM - Central Information Master に関するショートカットは作成されません。

JP1/IM - Manager に関するショートカットの名称は、[ 統合ビュー ] および [ 監視ツリー編集 ] です。

JP1/IM - Central Information Master に関するショートカットを作成する場合には、次の手順を行ってください。

1. JP1/IM - View を停止する。

2. 次のコマンドを実行する。

```
jcovcmsetup -i (-i オプションは省略できます)
```

スタートメニュー ([ スタート ] - [ プログラム ] - [ JP1\_Integrated Management - View ] の下) に JP1/IM - Central Information Master に関するショートカットが追

## 1. インストールとセットアップ (Windows の場合)

加されます。名称は、[ システム情報管理 ] および [ ヘルプ (システム情報管理) ] です。

JP1/IM - Central Information Master , および JP1/IM - View ( JP1/IM - Central Information Master 連携部分 ) の詳細については、JP1/IM - Central Information Master のマニュアルを参照してください。

JP1/IM - Central Information Master のマニュアル

- マニュアル「JP1/Integrated Management - Central Information Master システム構築・運用ガイド」
- マニュアル「JP1/Integrated Management - Central Information Master リファレンス」

注意事項

スタートメニューに登録されている [ JP1\_Integrated Management - View ] ( ショートカット ) の位置、または名称を変更した場合には、ショートカットは追加されません。

### 1.20.4 JP1/IM - Rule Operation 連携のセットアップ

ここでは、JP1/IM - View ( JP1/IM - Rule Operation 連携部分 ) を使用する場合のセットアップについて説明します。

JP1/IM - View のインストール時には、スタートメニューに JP1/IM - Manager に関するショートカットが作成されますが、JP1/IM - Rule Operation に関するショートカットは作成されません。

JP1/IM - Manager に関するショートカットの名称は、[ 統合ビュー ] および [ 監視ツリー編集 ] です。

JP1/IM - Rule Operation に関するショートカットを作成する場合には、次の手順を行ってください。

1. JP1/IM - View を停止する。

2. 次のコマンドを実行する。

```
jcovrmsetup -i (-i オプションは省略できます)
```

スタートメニュー ([ スタート ] - [ プログラム ] - [ JP1\_Integrated Management - View ] の下) に JP1/IM - Rule Operation に関するショートカットが追加されます。名称は、[ ルール管理 ] および [ ヘルプ (ルール管理) ] です。

JP1/IM - Rule Operation , および JP1/IM - View ( JP1/IM - Rule Operation 連携部分 ) の詳細については、JP1/IM - Rule Operation のマニュアルを参照してください。

JP1/IM - Rule Operation のマニュアル

- マニュアル「JP1/Integrated Management - Rule Operation 構築・運用ガイド」

## 1. インストールとセットアップ (Windows の場合)

- マニュアル「JP1/Integrated Management - Rule Operation 画面リファレンス」

### 注意事項

スタートメニューに登録されている [ JP1\_Integrated Management - View ] (ショートカット) の位置, または名称を変更した場合には, ショートカットは追加されません。



# 2

## インストールとセットアップ (UNIX の場合)

この章では、UNIX 環境で JP1/IM をインストール、およびセットアップする手順について説明します。

---

2.1 インストールとセットアップの流れ

---

2.2 インストール前に必要な作業

---

2.3 インストール

---

2.4 IM データベースの構築

---

2.5 IM 構成管理の機能を使用するための設定

---

2.6 ユーザー認証の設定およびユーザーマッピングの設定

---

2.7 JP1/Base の障害に備えた設定

---

2.8 システムの階層構成の設定 (IM 構成管理を使用する場合)

---

2.9 システムの階層構成の設定 (IM 構成管理を使用しない場合)

---

2.10 イベントサービス機能の設定

---

2.11 JP1 イベントの転送設定 (IM 構成管理を使用する場合)

---

2.12 JP1 イベントの転送設定 (IM 構成管理を使用しない場合)

---

2.13 イベントサービスの定義情報の収集と配布 (IM 構成管理を使用する場合)

---

2.14 イベントサービスの定義情報の収集と配布 (IM 構成管理を使用しない場合)

---

2.15 コマンド実行環境の設定

---

## 2. インストールとセットアップ (UNIX の場合)

---

2.16 イベントサービスの登録ホスト名を FQDN 形式で利用する場合の設定

---

2.17 リモートの監視対象ホストでログ監視をするための設定

---


2.18 JP1/IM - Manager のセットアップ

---

## 2.1 インストールとセットアップの流れ

インストールの開始からセットアップの終了までの作業の流れを、マネージャーの場合、エージェントの場合、およびリモートの監視対象ホストの場合に分けて示します。

図 2-1 インストールとセットアップの作業の流れ (マネージャー)



注※ 詳細については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

## 2. インストールとセットアップ (UNIX の場合)

図 2-2 インストールとセットアップの作業の流れ (エージェント)



注※ 詳細については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

リモートの監視対象ホストでログ監視をするための設定については、「2.17 リモートの監視対象ホストでログ監視をするための設定」を参照してください。

## 2.2 インストール前に必要な作業

---

### 2.2.1 JP1/IM のセットアップ内容の設計

インストール作業に入る前に、JP1/IM のセットアップ内容について検討し、設定する内容をまとめておいてください。

セットアップ内容の設計については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「第 3 編 設計編」を参照してください。

### 2.2.2 システム環境の構築

#### (1) OS の環境構築

JP1/IM のインストール前に、次を満たす OS の環境を構築してください。

- JP1/IM の前提バージョンの OS であること
- JP1/IM の前提とするサービスパックやパッチが適用されていること
- JP1/IM の構成に合わせてカーネルパラメーターを調整していること

JP1/IM - Manager および JP1/IM - View のリリースノートを参照して、次を実施してください。

- JP1/IM が前提とするパッチを確認し、OS に適用する
- JP1/IM の構成に合わせてカーネルパラメーターを調整する

### 2.2.3 前提プログラムのインストール

#### (1) JP1/Base のインストール

JP1/IM のマネージャーおよびエージェントには、JP1/IM - Manager の前提製品である JP1/Base をインストールする必要があります。

マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「1.5 JP1/IM - Manager の構成」を参照し、システム構成を確認してください。また、JP1/Base のインストール方法については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

## 2.3 インストール

---

ここでは、JP1/IM - Manager をインストールおよびアンインストールする手順について説明します。

なお、インストール作業を行うユーザーは、root 権限が必要です。

### 2.3.1 インストール手順

JP1/IM - Manager をインストールする手順について説明します。

#### (1) インストールの手順

次の手順で JP1/IM - Manager をインストールします。この作業には、root 権限が必要です。

1. すべてのプログラムを終了する。

インストールする前に、JP1/Base および JP1/Base を前提とするプログラムを停止してください。

バージョンアップインストールをする場合、JP1/IM - Manager を停止してください。

また、接続中の JP1/IM - View がある場合はログアウトしてください。

2. Hitachi PP Installer を実行する。

Hitachi PP Installer の指示に従ってインストールしてください。操作手順については、「2.3.2 Hitachi PP Installer の使用方法」を参照してください。

なお、JP1/IM - Manager のインストール時にインストーラーのログとして次のファイルが作成されます。これはインストールが異常終了した場合の保守資料です。インストールが正常終了したあと、JP1/IM - Manager を起動して問題がなければ削除してください。

```
/tmp/HITACHI_JP1_INST_LOG/jp1imm_inst{1|2|3|4|5}.log
```

#### (2) 各種インストールについて

##### バージョンアップインストールについて

旧バージョンの JP1/IM - Manager、JP1/IM - Central Console、または JP1/IM - Central Scope からバージョンアップする場合は、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「12.2 旧バージョンの JP1/IM からのバージョンアップについて」を参照してバージョンアップ時の注意について事前に知っておいてください。

##### JP1/NETM/DM を使ったリモートインストールについて

JP1/IM は、JP1/NETM/DM を使ったリモートインストール (ソフトウェア配布) に対応しています。

JP1/IM を運用するサーバで JP1/NETM/DM を運用することにより、JP1/IM の新規インストールおよびバージョンアップができます。JP1/NETM/DM を使った実際のリモートインストール方法については、マニュアル「JP1/NETM/DM 構築ガイド (Windows(R) 用)」およびマニュアル「JP1/NETM/DM Client(UNIX(R) 用)」を参照してください。

## 2.3.2 Hitachi PP Installer の使用方法

Hitachi PP Installer は、JP1/IM の提供媒体に格納されています。ここでは、次の操作について説明します。

- Hitachi PP Installer の起動方法
- Hitachi PP Installer を使用して JP1/IM - Manager をインストールする方法
- Hitachi PP Installer を使用して JP1/IM - Manager を削除する方法
- Hitachi PP Installer を使用して現在インストールされている日立製品のバージョンを確認する方法

Hitachi PP Installer 実行時のユーザー権限

- Hitachi PP Installer を使用するときは、root 権限が必要です。root でログインするか、または su コマンドでユーザーを root に変更してください。

### (1) Hitachi PP Installer の起動

Hitachi PP Installer の起動手順を次に示します。

1. ドライブに JP1/IM - Manager の提供媒体 CD-ROM をセットする。
2. CD-ROM をマウントする。

マウント方法は、ご使用の OS、ハードウェアおよび環境によって異なります。マウント方法の詳細は OS のマニュアルを参照してください。

- HP-UX の場合

```
/usr/sbin/ioscan -fnC disk (デバイススペシャルファイル名を確認し  
ます)
```

```
/usr/sbin/mount -F cdfs -r デバイススペシャルファイル名 /cdrom
```

- Solaris の場合

CD-ROM をセットすると、通常は自動的にマウントされます。

```
/usr/sbin/mount (マウントされていることを確認します)
```

自動的にマウントされなかった場合は、次のコマンドを入力します。

```
/usr/sbin/mount -r -F hsfs /dev/dsk/c0t4d0s0 /cdrom
```

- AIX の場合

```
/usr/sbin/mount -r -v cdrfs /dev/cd0 /cdrom
```

- Linux の場合

```
/bin/mount -r -o mode=0544 /dev/cdrom /mnt/cdrom
```

## 2. インストールとセットアップ (UNIX の場合)

太字のデバイススペシャルファイル名、および下線部の CD-ROM ファイルシステムのマウントディレクトリ名は、環境によって異なりますので注意してください。

### 3. Hitachi PP Installer を起動する。

CD-ROM のディレクトリ名やファイル名は、マシン環境によっては記載されている内容と見え方が異なる場合があります。ls コマンドで確認の上、表示されたファイル名を入力してください。

- HP-UX (IPF) の場合

`/cdrom/IPFHPUX/SETUP /cdrom`

- Solaris の場合

`/cdrom/cdrom0/solaris/setup /cdrom/cdrom0`

- AIX の場合

`/cdrom/aix/setup /cdrom`

- Linux (Linux (IPF) を除く) の場合

`/mnt/cdrom/linux/setup /mnt/cdrom`

- Linux (IPF) の場合

`/mnt/cdrom/iplinux/setup /mnt/cdrom`

下線部にはご使用になる CD-ROM のマウントディレクトリ名を指定してください。

### 4. CD-ROM をアンマウントする。

インストール完了後、アンマウントします。アンマウント方法の詳細は OS のマニュアルを参照してください。

- HP-UX の場合

`/usr/sbin/umount /cdrom`

- Solaris の場合

`/usr/bin/eject` (自動マウントされた CD-ROM を取り出します)

mount コマンドによって手動でマウントした場合は、次のコマンドを入力します。

`/usr/sbin/umount /cdrom`

- AIX の場合

`/usr/sbin/umount /cdrom`

- Linux の場合

`/bin/umount /mnt/cdrom`

下線部にはご使用になる CD-ROM のマウントディレクトリ名を指定してください。

## (2) JP1/IM - Manager のインストール

Hitachi PP Installer を使用して JP1/IM - Manager をインストールする方法を説明します。Hitachi PP Installer を起動すると、初期画面が表示されます。

図 2-3 Hitachi PP Installer の初期画面例

```

L) List Installed Software.
I) Install Software.
D) Delete Software.
Q) Quit.

Select Procedure ==>

-----+-----
CAUTION!
YOU SHALL INSTALL AND USE THE SOFTWARE PRODUCT LISTED IN THE
"List Installed Software." UNDER THE TERMS AND CONDITION OF
THE SOFTWARE LICENSE AGREEMENT ATTACHED TO SUCH SOFTWARE PRODUCT.
-----+-----

```

初期画面で「I」を入力すると、インストールできるソフトウェアの一覧が表示されます。インストールしたいソフトウェアにカーソルを移動し、スペースバーで選択します。さらに「I」を入力すると、JP1/IM - Manager がインストールされます。インストール完了後、「Q」を入力すると初期画面に戻ります。

### (3) JP1/IM - Manager の削除

次のコマンドを実行して、Hitachi PP Installer を起動します。

```
/etc/hitachi_setup
```

Hitachi PP Installer の初期画面が表示されます。初期画面については、「図 2-3 Hitachi PP Installer の初期画面例」を参照してください。

初期画面で「D」を入力すると、削除できるソフトウェアの一覧が表示されます。削除したいソフトウェアにカーソルを移動し、スペースバーで選択します。さらに「D」を入力すると、ソフトウェアが削除されます。削除完了後、「Q」を入力すると初期画面に戻ります。

### (4) バージョン情報の表示

次のコマンドを実行して、Hitachi PP Installer を起動します。

```
/etc/hitachi_setup
```

Hitachi PP Installer の初期画面が表示されます。初期画面については、「図 2-3 Hitachi PP Installer の初期画面例」を参照してください。

初期画面で「L」を入力すると、インストール済みの日立製品の一覧が表示されます。

## 2.3.3 アンインストール手順

JP1/IM - Manager をアンインストールする手順について説明します。

## 2. インストールとセットアップ (UNIX の場合)

### (1) アンインストールの手順

次の手順でアンインストールします。この作業には、root 権限が必要です。

#### 1. プログラムを終了する。

アンインストールする前に、JP1/IM - Manager、JP1/Base および JP1/Base を前提とするプログラムを停止してください。また、接続中の JP1/IM - View がある場合は停止してください。

#### 2. ユーザーファイルをバックアップする。

JP1/IM - Manager のアンインストールでは、定義ファイルやログファイルなども含めて、フォルダごと削除されますので、必要に応じてバックアップしてください。

#### 3. Hitachi PP Installer を実行する。

Hitachi PP Installer の指示に従ってアンインストールしてください。

#### 4. ユーザーファイルを削除する。

ファイルを使用中のプロセスがあった場合などには、ファイルが残ることがあります。次のディレクトリを確認して手動で削除してください。

- /opt/jp1imm/
- /var/opt/jp1imm/
- /etc/opt/jp1cons/
- /opt/jp1cons/
- /var/opt/jp1cons/
- /etc/opt/jp1scope/
- /opt/jp1scope/
- /var/opt/jp1scope/

なお、JP1/IM - Manager のアンインストール時にインストーラーのログとして次のファイルが作成されます。これはアンインストールが異常終了した場合の保守資料です。アンインストールが正常終了したあとに削除してください。

- /tmp/HITACHI\_JP1\_INST\_LOG/jp1imm\_inst{1|2|3|4|5}.log

なお、IM データベース (統合監視 DB および IM 構成管理 DB) を使用している場合は、アンインストールの前に IM データベースを削除する必要があります。

削除方法については、「6.3.5(1) IM データベースの削除」を参照してください。

### 2.3.4 インストール・アンインストール時の注意事項

製品間の関連について

JP1/IM - Manager は JP1/Base を前提製品としています。製品のインストールやアンインストール時には、次の点に注意してください。

- 前提製品がある場合は、前提の製品から順にインストールしてください。  
JP1/Base、JP1/IM - Manager の順序にインストールしてください。

- JP1/Base を停止してから、JP1/IM - Manager をインストールまたはアンインストールしてください。JP1/Base の停止を忘れた場合は、必ず JP1/Base を再起動してください。再起動しなかった場合は、システム構成情報を正しく管理できません。
- JP1/Base をアンインストールした場合、JP1/IM - Manager の共通定義情報が削除されます。JP1/Base を再度インストールした場合、`jp1cc_setup` コマンド、`jp1cs_setup` コマンドおよび `jp1cf_setup` コマンドを実行してください。

統合トレース機能 (HNTRLib2) について

- JP1/Base のインストール時に、統合トレース機能 (HNTRLib2) がインストールされます。
- JP1/Base のアンインストール時に、統合トレース機能 (HNTRLib2) はほかの製品が使用していなければ削除されます。

OS 環境への設定

- インストール時に次の情報を OS に設定します。  
services ファイルに、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「付録 C ポート番号」のポート番号を設定します。
- JP1/IM - Manager のアンインストール時に、services ファイルに設定された、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「付録 C ポート番号」のポート番号が削除されます。

## 2.4 IM データベースの構築

---

IM 構成管理 DB を使用してシステムの階層構成 (IM 構成) を管理したり, 統合監視 DB を使用して JP1 イベントを管理したりするためには, 二つのデータベースの総称である IM データベースを構築する必要があります。

システム構築時に IM 構成管理 DB を使用しない場合, または運用開始時に統合監視 DB および IM 構成管理 DB を使用しない場合は, IM データベースの構築は不要です。運用開始後, 統合監視 DB, IM 構成管理 DB のどちらかまたは両方が必要になったときは, その時点で IM データベースを構築できます。

ここでは, IM データベースを構築する手順について説明します。

### (1) IM データベースを構築するための準備

IM データベースを構築するために必要なデータベース領域のサイズやデータベース格納ディレクトリの情報を記述したセットアップ情報ファイルを準備します。

#### 1. セットアップ情報ファイルを編集する。

設定例を次に示します。

```
IMDBSIZE=S #IM DATABASE SERVICE - DB Size
IMBDDIR=/var/opt/jplimm/database #IM DATABASE SERVICE - Data
Storage Directory
IMDBPORT=20700 #IM DATABASE SERVICE - Port Number
IMDBENVDIR=/var/opt/jplimm/dbms #IM DATABASE SERVICE - DB
Install Directory
```

セットアップ情報ファイルについては, マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「セットアップ情報ファイル (jimdbsetupinfo.conf)」(2. 定義ファイル) を参照してください。

### (2) 統合監視 DB の設定

統合監視 DB を作成し, セントラルコンソール機能で統合監視 DB を使用できるように設定します。なお, 統合監視 DB を使用しない場合, この手順は不要です。

統合監視 DB を作成する jcodbsetup コマンドを実行するには, 次のどちらかの条件を満たしている必要があります。

- IM 構成管理サービスを起動する設定で, JP1/IM-Manager サービスが停止している状態
- IM 構成管理サービスを起動しない設定で, JP1/IM-Manager サービスが起動している状態

設定手順を次に示します。

1. jcodbsetup コマンドを実行し, 統合監視 DB を作成する。

- IM 構成管理 DB がセットアップされている場合

```
jcodbsetup -s [-h 論理ホスト名 -c {online|standby}] [-q]
```

なお、IM 構成管理 DB がセットアップ済みの場合、IM データベースサービスの状態が稼働中である必要があります。

- IM 構成管理 DB がセットアップされていない場合

```
jcodbsetup -f セットアップ情報ファイル名 [-h 論理ホスト名 -c {online|standby}] [-q]
```

jcodbsetup コマンドについては、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcodbsetup」(1. コマンド)を参照してください。

2. jcoimdef コマンドを実行して、統合監視 DB を有効にする。

```
jcoimdef -db ON
```

jcoimdef コマンドについては、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoimdef」(1. コマンド)を参照してください。

統合監視 DB を使用する場合に JP1/IM - Manager を起動するには、統合監視 DB が設定されていて、IM データベースサービスの稼働状態が稼働中 (戻り値: 0) である必要があります。jimdbstatus コマンドを実行して、統合監視 DB の設定状態、および IM データベースサービスの状態を確認してください。

IM データベースサービスの稼働状態が、起動・停止処理中 (戻り値: 4)、停止中 (戻り値: 8)、IM データベースサービスが起動していない (戻り値: 16) だった場合、共通定義で定義した時間 (ミリ秒) だけ待機されます。

次のようにパラメーターを定義してください。

```
[論理ホスト名¥JP1CONSOLEMANAGER¥IMDB]
"DB_START_RETRY_INTERVAL"=dword:16進数値
```

3,000 ~ 3,600,000 (ミリ秒) の 16 進数値で指定します。デフォルトは、「dword:0000xbb8」(3,000 ミリ秒) です。

そのあと、IM データベースサービスの稼働状態が再確認されます。

IM データベースサービスの稼働状態の確認は、共通定義で定義した回数だけ実行されません。

次のようにパラメーターを定義してください。

```
[論理ホスト名¥JP1CONSOLEMANAGER¥IMDB]
"DB_START_RETRY_COUNT"=dword:16進数値
```

0 ~ 10,000 (回) の 16 進数値で指定します。デフォルトは、「dword:0000x12c」(300 回) です。

## 2. インストールとセットアップ (UNIX の場合)

`jimdbstatus` コマンドについては、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「`jimdbstatus`」(1. コマンド)を参照してください。

### (3) IM 構成管理 DB の設定

IM 構成管理 DB を作成し、IM 構成管理サービスをプロセス管理から起動できるように設定します。なお、IM 構成管理 DB を使用しない場合、この手順は不要です。

IM 構成管理 DB を作成する `jcfdbsetup` コマンドを実行するには、次のどちらかの条件を満たしている必要があります。

- 統合監視 DB を起動する設定で、次のサービスが停止している状態
  - JP1/IM-Manager サービス
  - JP1/IM - MO を使用している場合、接続元の JP1/IM - MO の JP1/IM - Message Optimizer サービス
- 統合監視 DB を起動しない設定で、JP1/IM-Manager サービスを起動している状態

設定手順を次に示します。

1. `jcfdbsetup` コマンドを実行して、IM 構成管理 DB を作成する。

- M 構成管理 DB がセットアップされている場合  
`jcfdbsetup -s [-h 論理ホスト名 -c {online|standby}] [-q]`
- IM 構成管理 DB がセットアップされていない場合  
`jcfdbsetup -f セットアップ情報ファイル名 [-h 論理ホスト名 -c {online|standby}] [-q]`

`jcfdbsetup` コマンドについては、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「`jcfdbsetup`」(1. コマンド)を参照してください。

## 2.5 IM 構成管理の機能を使用するための設定

---

JP1/IM - Manager を新規にインストールした場合、IM 構成管理の機能はデフォルトで無効になっています。システム構築時またはシステム運用時に IM 構成管理を使用する場合は、「2.4 IM データベースの構築」の手順で IM 構成管理 DB を構築したあと、IM 構成管理の機能を有効にする必要があります。

ここでは、IM 構成管理の機能を有効にする手順について説明します。

1. `jcoimdef` コマンドを実行して、IM 構成管理サービス (`jcfmain`) を有効にする。  
`jcoimdef -cf ON`
2. JP1/IM - Manager を再起動する。
3. `jco_spm�_status` コマンドを実行して、IM 構成管理サービス (`jcfmain`) が稼働プロセスに表示されていることを確認する。

`jcoimdef` コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「`jcoimdef`」(1. コマンド)を参照してください。

`jco_spm�_status` コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「`jco_spm�_status`」(1. コマンド)を参照してください。

## 2.6 ユーザー認証の設定およびユーザーマッピングの設定

JP1 ユーザー管理に必要な、認証サーバの指定、JP1 ユーザーの登録、ユーザーマッピングの設定をします。

ホストの役割に合わせて、次のように設定します。

表 2-1 ホストの役割ごとの設定項目

設定項目	認証サーバとして使用する		認証サーバとして使用しない	
	プライマリー 認証サーバ	セカンダリー 認証サーバ	マネージャー ホスト	エージェント ホスト
認証サーバ指定				-
JP1 ユーザーの 設定		-	-	-
操作権限の設定		-	-	-
認証サーバ設定 のコピー	-		-	-
ユーザーマッピ ング				

(凡例)

：設定が必要

-：設定が不要

注 自動アクションまたは JP1/IM - View の操作によってコマンドを実行しない場合は不要です。

設定は、JP1/Base のコマンドによって行います。

なお、ユーザーマッピングは、自動アクションまたは JP1/IM - View の操作によってコマンドを実行するすべてのホストで、次のように設定します。

表 2-2 自動アクションや JP1/IM - View によってコマンドを実行する場合のユーザーマッピング

操作	JP1 ユーザー名	サーバホスト名	OS ユーザー名
JP1/IM - View から コマンドを実行する 場合	マネージャーにログ インするユーザー	JP1/IM - View が接 続するマネージャー	コマンド実行先ホス トの OS に登録され たユーザー
自動アクションを実 行する場合	アクション定義で指 定したユーザー名	自動アクションを定 義したマネージャー	アクション実行先ホ ストの OS に登録さ れたユーザー

注 サーバホスト名には「\*」も指定できます。この場合は、すべてのホストでユーザーマッピ

グが許可されます。

なお、「jp1admin」という JP1 ユーザーがデフォルトで登録されています。「jp1admin」には、JP1 資源グループが「\*」で、JP1 権限レベルが JP1\_Console\_Admin である操作権限が設定されています (JP1 資源グループが「\*」の場合、すべての JP1 資源グループにアクセスできます)。

## 2.6.1 認証サーバの指定

認証サーバのホスト名を指定します。この設定は、認証サーバのホストおよび JP1/IM のマネージャーが必要です。エージェントでは必要ありません。

1. 認証サーバを指定する。

`/opt/jp1base/bin/jbssetusrsvr` ホスト名 1 [ホスト名 2]

認証サーバはプライマリー、セカンダリーの 2 台まで設定できます。ホスト名 1 がプライマリー認証サーバ、ホスト名 2 がセカンダリー認証サーバです。

設定方法の詳細については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のユーザー管理機能の設定の章を参照してください。

## 2.6.2 JP1 ユーザーの登録

JP1/IM を使用する JP1 ユーザーを登録します。この設定は、プライマリー認証サーバのホストが必要です。

1. JP1 ユーザーを登録する。

`/opt/jp1base/bin/jbsadduser` JP1 ユーザー名

## 2.6.3 JP1 ユーザーの操作権限の設定

JP1/IM を使用する JP1 ユーザーに操作権限を登録します。この設定は、プライマリー認証サーバのホストが必要です。

1. JP1 ユーザーに操作権限を設定する。

認証サーバのホストで、ユーザー権限レベルファイル (JP1\_UserLevel) を編集し、JP1 ユーザーに操作権限を設定します。

設定内容については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」の JP1 ユーザーの操作権限の設定に関する説明を参照してください。

JP1/IM の操作権限としては、JP1 資源グループに JP1\_Console、権限レベルに JP1\_Console\_Adminなどを指定します。

なお、IM 構成管理の操作権限としては、JP1 資源グループに JP1\_Console、権限レベルに JP1/IM の権限レベルと IM 構成管理の権限レベルを設定する必要があります。IM 構

## 2. インストールとセットアップ (UNIX の場合)

成管理の権限レベルを設定していない場合、実行できる操作は、IM 構成管理の JP1 権限レベル「JP1\_CF\_User」の範囲に限定されます。

JP1/IM の操作権限については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「7.4.1 JP1 ユーザーの管理」および「付録 E 操作権限一覧」を参照してください。

### 2.6.4 プライマリー認証サーバの設定情報のコピー

プライマリー認証サーバから認証サーバの設定ファイルをコピーします。この設定は、セカンダリー認証サーバのホストで必要です。

1. 認証サーバの設定ファイルをコピーする。

/etc/opt/jp1base/conf/user\_acl ディレクトリに格納されている設定ファイル JP1\_Group, JP1\_Passwd, JP1\_UserLevel をコピーします。テキストファイルのため、FTP で ASCII 転送するなどコピーします。

### 2.6.5 ユーザーマッピングの設定

自動アクションや JP1/IM - View の操作によって、コマンドを実行するホストで、JP1 ユーザー名と OS ユーザー名とのユーザーマッピングを設定します。この設定は、JP1/IM からコマンドを実行するすべてのホストで必要です。

1. ユーザーマッピング定義を設定する。

コマンド実行をする各ホストで、ユーザーマッピング定義ファイル (jp1BsUmap.conf) を編集し、JP1 ユーザーと OS ユーザーのユーザーマッピングを設定します。

2. 次のユーザーマッピング定義コマンドを実行する。

```
/opt/jp1base/bin/jbsmkumap
```

なお、ユーザーが複数いる場合は、すべてのユーザーに対してユーザーマッピングの設定が必要です。JP1 ユーザー名と OS ユーザー名が同じ場合でも、ユーザーマッピングの設定が必要です。

また、自動アクションや JP1/IM - View の操作によって実行されるコマンドは、JP1 ユーザーにマッピングされているプライマリーユーザーで実行されます。特定の OS ユーザーでコマンドを実行したい場合には、その OS ユーザーをプライマリーユーザーとして登録してください。

ユーザーマッピング定義ファイル (jp1BsUmap.conf)、および jbsmkumap コマンドについては、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のユーザー管理機能の設定の説明を参照してください。

## 2.7 JP1/Base の障害に備えた設定

---

JP1/Base は、JP1/Base 自身の障害がシステム運用に影響を及ぼすのをできるだけ防ぐために、次の機能を提供しています。

- プロセスの異常を検知する機能 (ヘルスチェック機能)
- プロセスが異常終了した場合に自動で再起動する機能
- プロセスや認証サーバの異常を検知した場合に JP1 イベントを発行する機能
- JP1/Base の障害発生時に調査資料を採取するツール

デフォルトでは、プロセスの異常検知や再起動、JP1 イベントの発行もしない設定になっています。設定を変更する場合は、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のインストールとセットアップの章の説明を参照してください。

## 2.8 システムの階層構成の設定 (IM 構成管理を使用する場合)

---

ここでは、IM 構成管理を使用する場合のシステムの階層構成 (IM 構成) の設定について説明します。IM 構成管理を使用しない場合のシステムの階層構成の設定については、「2.9 システムの階層構成の設定 (IM 構成管理を使用しない場合)」を参照してください。

IM 構成管理を使用する場合は、IM 構成管理・ビューアーを操作して、JP1/IM が運用管理するシステムのマネージャーおよびエージェントの階層関係を設定します。

また、IM 構成管理のエクスポート・インポート機能を使用して、テスト環境のシステム構成を運用環境に移行したり、変更前の環境のシステム構成を変更後の環境に移行したりできます。

IM 構成管理のエクスポート・インポート機能を使用すると、仮想ホストを含むシステムの階層構成 (仮想化システム構成) を IM 構成管理で管理するための設定や、セントラルスコープで監視するための設定ができます。

IM 構成管理を使用してシステムの階層構成を管理している場合は、JP1/Base が提供する構成管理機能の定義ファイルを編集したり、コマンドを実行したりしないでください。

### 2.8.1 IM 構成管理・ビューアーによるシステム構成の設定

ここでは、IM 構成管理・ビューアーを操作して、システムの階層構成を設定する方法について説明します。

IM 構成管理を使用していない既存の JP1/IM システムに IM 構成管理を追加した場合、IM 構成管理・ビューアーを使用すると、既存の JP1/IM のシステムから収集した構成定義情報を編集して、システムの階層構成を設定できます。

ここでは、新規にシステムの階層構成を設定する場合、および既存のシステムの階層構成を編集する場合の手順について説明します。

#### (1) 新規にシステムの階層構成を設定する場合

システムの階層構成は、最上位のマネージャーで一括して定義する方法と、各マネージャーが管理する複数の部分に分割して定義する方法があります。

システムの階層構成の管理および構成定義情報の定義例については、マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager 導入・設計ガイド」の「6.2.1 IM 構成管理で管理対象となるシステムの階層構成」を参照してください。

新規にシステムの階層構成を設定する手順の概要を次に示します。

1. システムの階層構成に追加するホストを、IM 構成管理の管理対象として登録する。

- ホストを登録する方法、およびホストに関する情報を設定する方法については、「3.1.1 ホストを登録する」を参照してください。
  - 登録したホストに関する情報を参照する方法については、「3.1.2 ホスト情報を表示する」を参照してください。
  - ホストを削除する方法については、「3.1.3 ホストを削除する」を参照してください。
  - 登録したホストに関する情報を変更する方法については、「3.1.4 ホスト情報を変更する」を参照してください。
2. IM 構成管理に登録したホストをシステムの階層構成に追加して、マネージャーとエージェントの階層関係を設定する。
- JP1/IM のシステムにホストを追加する方法については、「3.2.4(1)(a) ホストを追加する」を参照してください。
  - JP1/IM のシステムからホストを削除する方法については、「3.2.4(1)(c) ホストを削除する」を参照してください。
  - マネージャーとエージェントの階層関係を設定する方法については、「3.2.4(1)(b) ホストを移動する」を参照してください。
3. 設定したシステムの階層構成をシステムに反映する。  
IM 構成管理・ビューアーで設定したシステムの階層構成を、JP1/IM が運用管理するシステムに反映します。
- 設定したシステムの階層構成をシステムに反映する方法については、「3.2.4(3) システムの階層構成を反映する」を参照してください。
  - 設定したシステムの階層構成を確認する方法については、「3.2.2 システムの階層構成を表示する」を参照してください。

システムの階層構成を統合マネージャーと拠点マネージャーに分割して定義する場合は、マネージャーごとに上記の手順を行ってください。そのあとに、統合マネージャーに接続した IM 構成管理ビューアーで次の手順を実施して、システム全体の定義を作成します。

1. システムの階層構成の同期を取る。  
統合マネージャーと拠点マネージャーの間で、構成定義情報の同期を取ります。  
システムの階層構成の同期を取る方法については、「3.2.5 システムの階層構成の同期を取る」を参照してください。

## (2) 既存のシステムの階層構成を編集する場合

構成管理情報の設定方法を JP1/Base が提供する構成管理機能から IM 構成管理に切り替える場合の手順を次に示します。

1. IM 構成管理・ビューアーの [ IM 構成管理 ] 画面から既存の JP1/IM の構成定義情報を読み込んで、システムの階層構成を取得する。  
取得した構成定義情報が IM 構成管理 DB に保存され、自動的にホストの登録が実施されます。

## 2. インストールとセットアップ (UNIX の場合)

詳細は、「3.2.1 システムの階層構成を取得する」を参照してください。

2. [ ホスト属性編集 ] 画面から登録されたホスト属性を確認し、必要に応じてホスト名やホスト種別を編集する。

詳細は、「3.1.4 ホスト情報を変更する」を参照してください。

3. [ IM 構成管理 ] 画面からホスト情報を収集する。

詳細は、「3.1.5 ホストから情報を収集する」を参照してください。

4. [ IM 構成管理 ] 画面から収集したホスト情報およびを確認する。

ホスト情報として下位ホスト情報、基本情報、製品情報、およびサービス情報を確認できます。

詳細は、「3.1.2 ホスト情報を表示する」を参照してください。

5. [ IM 構成管理 ] 画面からシステムの階層構成を確認し、必要に応じて編集する。

システムの階層構成を編集した場合は、必ずシステムの階層構成を反映してください。

詳細は、「3.2.2 システムの階層構成を表示する」、「3.2.4 システムの階層構成を編集する」、および「3.2.4(3) システムの階層構成を反映する」を参照してください。

6. [ IM 構成管理 ] 画面からプロファイル情報を収集する。

エージェントの各サービスで現在使用されている設定情報とエージェントに保存されている設定ファイルが収集されます。

詳細は、「3.5.1(2) プロファイルを収集する」を参照してください。

7. [ IM 構成管理 ] 画面からプロファイル情報を確認し、必要に応じて設定ファイルを編集する。

設定ファイルを編集した場合は、必ず設定ファイルの編集内容を反映してください。

また、反映後に手順 6 を実施し、プロファイル情報を確認してください。

詳細は、「3.5.1(3) プロファイルを表示する」、「3.5.1(5) 設定ファイルを編集する」、および「3.5.1(6) 設定ファイルの編集内容を反映する」を参照してください。

### 2.8.2 エクスポート・インポート機能によるシステム構成の設定

IM 構成管理のエクスポート・インポート機能を使用すると、テスト環境のシステム構成を運用環境に移行したり、変更前の環境のシステムの階層構成 (IM 構成) を変更後の環境に移行したりできます。エクスポート・インポート機能によってシステムの階層構成を設定する方法については、「3.6 IM 構成管理の管理情報のインポート・エクスポート」を参照してください。

### 2.8.3 仮想化システム構成の管理および監視のための設定

IM 構成管理のエクスポート・インポート機能を使用すると、仮想化システム構成の構成定義情報を IM 構成管理で管理したり、仮想化システム構成をセントラルスコープで監

視したりできます。仮想化システム構成を管理および監視するための環境を設定する方法については、「3.3 仮想化システム構成の設定」を参照してください。

## 2.9 システムの階層構成の設定 (IM 構成管理を使用しない場合)

---

ここでは、IM 構成管理を使用しない場合のシステムの階層構成 (IM 構成) の設定について説明します。IM 構成管理を使用する場合のシステムの階層構成の設定については、「2.8 システムの階層構成の設定 (IM 構成管理を使用する場合)」を参照してください。

IM 構成管理を使用しない場合は、コマンドを操作して、JP1/IM が運用管理するシステムのマネージャーおよびエージェントの階層関係を設定します。

システムの階層構成は、最上位のマネージャーで一括して定義する方法と、各マネージャーが管理する複数の部分に分割して定義する方法があります。

IM 構成管理を使用してシステムの階層関係を管理している場合は、JP1/Base が提供する構成管理機能の定義ファイルを編集したり、コマンドを実行したりしないでください。

システムの階層構成の管理および構成定義情報の定義例については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「7.4.3 システムの階層構成の管理」を参照してください。

ここでは、構成定義情報の設定、削除、および変更の手順について説明します。

### 2.9.1 構成定義情報の設定

構成定義情報は、次の手順で設定します。

1. マネージャーで、構成定義ファイル (`jbs_route.conf`) を作成する。  
システムを一括して定義する場合はシステム階層構成全体を、分割して定義の場合はそのマネージャーから下位にあたる管理対象ホストおよびマネージャーを、定義ファイルに記述します。
2. マネージャーで、設定コマンド (`jbsrt_distrib`) を実行する。  
コマンドを実行すると、定義情報が更新されます。

システム階層構成を複数の部分に分割して定義する場合は、マネージャーごとに上記の手順を行ってください。そのあとに、最上位のマネージャーで次の手順を実施してシステム全体の定義を作成します。

1. 最上位のマネージャーで、構成定義ファイル (`jbs_route.conf`) を作成する。  
最上位のマネージャーから次の階層のマネージャーまでのシステム階層構成を、定義ファイルに記述します。
2. 最上位のマネージャーで、設定コマンド (`jbsrt_sync`) を実行する。

なお、構成定義情報の内容を確認するには、各ホスト上で `jbsrt_get` コマンドを実行してください。

## 2.9.2 構成定義情報の削除

構成定義情報を一度クリアするなど、定義を削除するには、次の手順を行います。

1. マネージャーで、構成定義ファイル (`jbs_route.conf`) を用意する。  
構成定義ファイルがない場合は、自ホスト名だけを記述したファイルを作成してください。  
既存のファイルがある場合は、そのまま使用します。
2. マネージャーで、設定コマンド (`jbsrt_distrib`) を実行する。

なお、JP1/Base が停止していて構成定義情報が削除されなかったホストがある場合は、そのホストで `jbsrt_del` コマンドを実行して構成定義情報を削除し、そのあと、最上位のマネージャーで `jbsrt_distrib` コマンドを実行してください。

## 2.9.3 構成定義情報の変更

構成定義情報を変更する場合は、「2.9.1 構成定義情報の設定」と同じ手順で設定してください。これにより、変更後の構成定義情報が配布されます。

最上位のマネージャーを変更する場合

システムの最上位のマネージャーを変更する場合は、次の手順で変更してください。

1. 変更前の最上位のマネージャーで、構成定義情報を削除する。  
変更前の最上位のマネージャーで、「2.9.2 構成定義情報の削除」の手順により、構成定義情報を削除します。
2. 変更後の最上位のマネージャーで、構成定義情報を設定する。  
変更後の最上位のマネージャーで、「2.9.1 構成定義情報の設定」の手順により、構成定義情報を設定します。

## 2.9.4 構成定義情報の設定での注意事項

構成定義情報を配布するときは、各ホストで JP1/Base が動作している必要があります。JP1/Base が停止していた場合の影響と対処方法を説明します。

JP1/Base が停止していた場合の影響

構成定義情報は、JP1/Base により管理されています。このため、構成定義情報で定義したホストの JP1/Base が停止していると、構成定義情報の配布に失敗します。この場合、次のように対処してください。

1. `jbsrt_distrib` コマンド実行時に「KAVB3107-E 以下のホストで構成情報が設定できません」が表示されても、そのまま処理を続行する。  
JP1/Base が起動しているホストには構成定義情報が配布されます。
2. 定義を配布できなかったホストの JP1/Base を起動してから、再度 `jbsrt_distrib` コマンドを実行する。

## 2. インストールとセットアップ (UNIX の場合)

### JP1/Base イベントサービスが停止していた場合の影響

構成定義情報は JP1 イベント転送に関連するため、`jbsrt_distrib` コマンドや `jbsrt_del` コマンドを実行した時に、`jevreload` コマンドが自動的に実行され、イベントサービスの転送設定が更新 (リロード) されます。このリロードのとき、イベントサービスが停止していると、構成定義情報が配布されても JP1 イベントの転送先は更新されません。イベントサービスを再起動してください。

なお、構成定義情報については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

## 2.10 イベントサービス機能の設定

---

JP1/IM で JP1 イベントにより事象を管理するために、各ホストを設定します。

1. イベントサービス環境の設定をする。

通常はデフォルトの設定のまま運用できますが、例えば、次のような場合は設定をカスタマイズしてください。

- イベント DB の容量を大きくする
- JP1/SES 形式のイベントを JP1/IM で管理する

また、JP1/IM - Manager は、JP1/Base ( イベントサービス ) からユーザー名 root で JP1 イベントを取得します。同一ホスト上で動作する JP1/Base ( イベントサービス ) のイベントサーバ設定ファイル ( conf ) で `users` パラメーターを指定する場合には、root を含める設定としてください。含めなかった場合、JP1/IM - Manager が正常に起動できなくなります。

2. イベント変換機能の設定をする。

ログファイルや SNMP トラップなどを JP1 イベントにより管理する場合は、イベント変換機能の設定をしてください。

設定内容の詳細については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のイベントサービス環境の設定の章、およびイベント変換機能の章を参照してください。

## 2.11 JP1 イベントの転送設定 (IM 構成管理を使用する場合)

---

ここでは、IM 構成管理を使用する場合の JP1 イベントの転送設定について説明します。

IM 構成管理を使用する場合は、IM 構成管理・ビューアーを操作して、JP1 イベントの転送設定を実行します。

JP1 イベントの転送設定では、JP1/IM で管理する JP1 イベントを、上位の JP1/IM マネージャーに転送するように、各ホストを設定します。

通常はデフォルトのまま運用できますが、例えば、次のような場合は設定をカスタマイズしてください。

- JP1 イベントの重大度の通知や情報のイベントを JP1/IM で管理する
- JP1/SES 形式のイベントを JP1/IM で管理する

なお、デフォルトの設定では、「2.8 システムの階層構成の設定 (IM 構成管理を使用する場合)」で設定する階層定義に従ってイベントが転送されます。

IM 構成管理を使用する場合、[ プロファイル表示 / 編集 ] 画面の [ 設定ファイル ] ページで、イベント転送情報の設定ファイルを編集して、イベント転送設定を変更できます。設定ファイルを編集する方法については、「3.5.1(5) 設定ファイルを編集する」を参照してください。

## 2.12 JP1 イベントの転送設定 (IM 構成管理を使用しない場合)

---

JP1/IM で管理する JP1 イベントを、上位の JP1/IM マネージャーに転送するように、各ホストを設定します。この操作は、JP1/IM のシステムの構築で IM 構成管理 DB を使用しない場合に実行します。

### 1. イベント転送の設定をする。

通常はデフォルトのまま運用できますが、例えば、次のような場合は設定をカスタマイズしてください。

- JP1 イベントの重大度の通知や情報のイベントを JP1/IM で管理する
- JP1/SES 形式のイベントを JP1/IM で管理する

なお、デフォルトの設定では、「2.9 システムの階層構成の設定 (IM 構成管理を使用しない場合)」で設定する階層定義に従ってイベントが転送されます。

設定内容の詳細については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」の転送設定ファイルの詳細の章を参照してください。

## 2.13 イベントサービスの定義情報の収集と配布 (IM 構成管理を使用する場合)

---

ここでは、IM 構成管理を使用する場合のイベントサービスの定義情報の収集と配布について説明します。

IM 構成管理を使用する場合は、IM 構成管理・ビューアーを操作して、イベントサービスの定義情報の収集と配布を実行します。

JP1/Base と JP1/IM で構成されたシステムでは、バージョン 9 の JP1/Base が動作するホストとの間で、マネージャーから複数のホストのイベントサービスの定義情報を一括して収集したり、複数のホストへイベントサービスの定義情報を配布したりできます。そのため、イベントサービスの定義情報を各ホストで確認したり、定義したりすることなく、マネージャー上で各ホストの定義情報を集中的に管理できます。

IM 構成管理を使用する場合に収集、配布できるのは、次の定義情報です。

- 転送設定ファイル
- ログファイルトラップ動作定義ファイル
- ログファイルトラップ起動定義ファイル
- ローカルアクション定義ファイル

IM 構成管理を使用する場合、[ IM 構成管理 ] 画面の [ ホスト一覧 ] ページまたは [ IM 構成 ] ページで、プロファイル (有効設定情報および設定ファイル) の収集を実行して、イベントサービスの定義情報を収集できます。プロファイルを収集する方法については、「3.5.1(2) プロファイルを収集する」を参照してください。

また、IM 構成管理を使用する場合、[ IM 構成管理 ] 画面の [ ホスト一覧 ] ページまたは [ IM 構成 ] ページで、設定ファイルの編集内容の反映を実行して、イベントサービスの定義情報を、JP1/Base が動作するホストに配布できます。設定ファイルの編集内容を反映する方法については、「3.5.1(6) 設定ファイルの編集内容を反映する」を参照してください。

## 2.14 イベントサービスの定義情報の収集と配布 (IM 構成管理を使用しない場合)

---

ここでは、IM 構成管理を使用しない場合に実行するイベントサービスの定義情報の収集と配布について説明します。この操作は、JP1/IM のシステムの構築で IM 構成管理 DB を使用しない場合に実行します。

IM 構成管理を使用しない場合は、JP1/Base が提供するコマンドを操作して、イベントサービスの定義情報の収集と配布を実行します。

JP1/Base と JP1/IM で構成されたシステムでは、マネージャーから複数のホストの、イベントサービスの定義情報を一括して収集したり、複数のホストへイベントサービスの定義情報を配布したりできます。そのため、イベントサービスの定義情報を各ホストで確認したり、定義したりすることなく、マネージャー上で各ホストの定義情報を集中的に管理できます。

収集方法、配布方法の詳細については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のイベントサービスの定義情報の収集と配布の章を参照してください。

## 2.15 コマンド実行環境の設定

自動アクション機能および JP1/IM・View の [ コマンド実行 ] 画面からコマンドを実行するときのコマンド実行環境として、次の設定をします。

なお、次に示す設定のうち、手順の 1 はバージョン 8 以前の JP1/Base からバージョンアップしたときに、一度だけ実施する手順です。新規インストールの場合、手順 2 から実施してください。

### 1. コマンド実行履歴ファイルをバージョン 9 用にするための設定

`jcocmdconv` コマンドを実行して、バージョン 8 以前に蓄積したコマンド実行履歴を、バージョン 9 用のコマンド実行履歴ファイルに移行します。バージョン 6、バージョン 7、およびバージョン 8 のコマンド実行履歴ファイルの移行に関する注意事項は、バージョン 8 の JP1/Base からのバージョンアップの注意事項と同じです。注意事項については、マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager 導入・設計ガイド」の「12.2.5 バージョン 8 の JP1/Base からのバージョンアップについて」を参照してください。

### 2. コマンド実行環境の設定

`jcocmddef` コマンドを実行して、コマンド実行環境を設定します。

コマンド同時実行数の調整をすることを推奨します。この場合は、次のようにコマンドを実行します。

(例) コマンド同時実行数を 3 にする場合

```
/opt/jp1base/bin/jcocmddef -execnum 3
```

### 3. 環境変数ファイルの作成

コマンド実行の時に環境変数ファイルを使用する場合は、ファイルを作成します。

### 4. ホストグループの定義

必要に応じて、ホストグループ (同時に複数のホストにコマンド実行を指示するためのグループ) を定義します。

### 5. [ コマンド ] ボタンを有効にする場合の設定

コマンドを [ コマンド ] ボタンから実行する場合は、`jcoimdef` コマンドを実行して、[ コマンド ] ボタンを有効にします。

(例) [ コマンド ] ボタンを有効にする場合

```
/opt/jp1cons/bin/jcoimdef -i -cmdbtn ON
```

### 6. コマンドボタン定義ファイルの作成

コマンドを [ コマンド ] ボタンから実行する場合は、コマンドボタン定義ファイルを作成します。

なお、コマンド実行環境設定が有効になる契機などについては、次の説明を参照してください。

コマンド実行環境について

- `jcocmdconv` コマンドについて  
参照先：マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のコマンドを説明している章
- `jcocmddef` コマンドについて  
参照先：マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のコマンドを説明している章
- `jcoimdef` コマンドについて  
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「`jcoimdef`」(1. コマンド)
- コマンドボタン定義ファイルの作成について  
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「コマンドボタン定義ファイル (`cmdbtn.conf`)」(2. 定義ファイル)
- 環境変数ファイルの作成について  
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「環境変数ファイル」(2. 定義ファイル)
- ホストグループの定義について  
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「ホストグループ定義ファイル」(2. 定義ファイル)

## 2.16 イベントサービスの登録ホスト名を FQDN 形式で利用する場合の設定

---

JP1/IM - Manager はイベントサービスの登録ホスト名を FQDN 形式で利用する運用に対応しています。イベントサービスの登録ホスト名を FQDN 形式で利用することで、複数のドメインで構成されたシステムで JP1 イベントを監視できます。

ここでは、マネージャー上のイベントサービスの登録ホスト名を FQDN 形式で利用する場合の前提条件、設定方法、および起動方法について説明します。エージェント上のイベントサービスの登録ホスト名を FQDN 形式で利用する場合、ここで説明する設定は不要です。

### 2.16.1 前提条件

JP1/IM ホスト上の JP1/Base イベントサービスの登録ホスト名を FQDN 形式で利用する場合は、次の前提条件を満たす必要があります。

- 物理ホストの環境であること。
- JP1/IM - Manager ホスト上で `hostname` コマンドを実行して、ショートネーム形式のホスト名が返されること。

### 2.16.2 設定方法

JP1/IM - Manager を自動的に起動するためのコマンドである `jco_start` を編集します。`jco_start` コマンドは、JP1/IM - Manager を起動する前に JP1/Base の起動確認をしています。FQDN 形式のイベントサーバを利用する場合、FQDN 形式のイベントサーバの起動確認を行う必要があります。JP1/Base で FQDN 形式のイベントサーバを設定後、次の手順で `jco_start` コマンドを編集してください。

1. `jco_start.model` を任意の名称でコピーする。

```
cd /etc/opt/jplcons
cp -p jco_start.model 任意の名称
```

2. 1. でコピーしたスクリプトをテキストエディターで開き、次のように編集する。

```
変更前：EVS_HOST=`hostname`
変更後：EVS_HOST=FQDN 形式ホスト名
```

FQDN 形式のイベントサーバの設定については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」の次の説明を参照してください。

- DNS を使ったシステムでのイベントサーバの設定
- イベントサービスの注意事項

### 2.16.3 起動方法

通常の起動方法と同じです。詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「3.1.2 UNIX の場合」を参照してください。

## 2.17 リモートの監視対象ホストでログ監視をするための設定

---

ここでは、リモートの監視対象ホストでログ監視をするための SSH の設定について説明します。

なお、リモートの監視対象ホストから収集できるログの種別とリモート通信の接続方法については、マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager 導入・設計ガイド」の「11.5.2 リモート監視構成の管理」を参照してください。

### 2.17.1 SSH の設定

ここでは、JP1/IM・Manager ホストが UNIX 環境である場合の、SSH の設定について説明します。なお、SSH の認証には、公開鍵認証方式を使用します。

SSH で接続するには次の設定が必要となります。

- SSH サーバを設定する  
リモートの監視対象ホストで設定します。
- 鍵を作成する  
UNIX 環境の JP1/IM・Manager ホストで設定します。
- 公開鍵を監視対象ホストに配置する  
リモートの監視対象ホストで設定します。

#### (1) SSH サーバを設定する

SSH サーバを設定するための手順を次に示します。

1. リモートの監視対象ホストに root 権限のユーザーでログインする。
2. `sshd_config` を開く。  
HP-UX (IPF) の場合：`/opt/ssh/etc/sshd_config`  
HP-UX (IPF) 以外の場合：`/etc/ssh/sshd_config`
3. `PubkeyAuthentication` の値を `yes` に設定する<sup>1</sup>。
4. 次の項目を設定する<sup>1, 2</sup>。
  - Solaris で OpenSSH を使用しているまたは Solaris 以外の場合  
`UseDNS` を `no` に設定してください。
  - Solaris の場合  
`LookupClientHostnames` を `no` に設定してください。
5. `PermitRootLogin` を `yes` に設定する<sup>1</sup>。  
root 権限のユーザーでログインして情報収集する場合だけ、この手順を実行してください。

## 6. 次のコマンドを実行し、sshd サービスを再起動する。

実行するコマンドの例を、OS ごとに次に示します。

- Linux の場合 (Linux 5 の例)

```
/etc/rc.d/init.d/sshd restart
```

- Solaris の場合 (Solaris 10 の例)

```
/usr/sbin/svcadm restart ssh
```

- AIX の場合 (AIX 6.1 の例)

```
kill -HUP sshd のプロセス ID
```

- HP-UX の場合 (HP-UX 11i V3 (IPF) の例)

```
/sbin/init.d/secsh stop; /sbin/init.d/secsh start
```

なお、このコマンドは、OS のバージョンによって異なる可能性があります。詳細は、各 OS のマニュアルを参照してください。

## 注 1

sshd\_config の設定項目および設定方法については、使用する SSH サーバのマニュアルを参照してください。

## 注 2

設定しない場合は、監視対象ホストで次の名前解決ができるように設定してください。

- マネージャーホストの IP アドレスからマネージャーホスト名を解決できる
- マネージャーホストのホスト名の解決先 IP アドレスが、マネージャーホストの IP アドレスと一致する

名前解決に DNS を使用していて DNS サーバに接続できない場合、リモート監視ログファイルの起動、またはログファイルの収集が遅延することがあります。また、遅延によってタイムアウトしてしまい、起動や収集が失敗することがあります。そのため、UseDNS や LookupClientHostnames を no に設定することを推奨します。

## (2) 鍵を作成する (初めて鍵を作成する場合)

UNIX 環境の JP1/IM・Manager ホストに root 権限のユーザーでログインし、ssh-keygen コマンドを実行して鍵を作成します。なお、この手順は、初めて鍵を作成する場合だけに必要な作業です。

鍵の種類は RSA 暗号と DSA 暗号のどちらかを選択できます。

## 1. root 権限のユーザーでログインする。

## 2. ssh-keygen コマンドを実行する。

次のように入力してコマンドを実行してください。

- RSA 鍵を作成する場合：ssh-keygen -t rsa
- DSA 鍵を作成する場合：ssh-keygen -t dsa

## 2. インストールとセットアップ (UNIX の場合)

### 3. 秘密鍵の出力先と名前を決める。

デフォルトは「`~/.ssh/id_rsa`」が設定されます。

### 4. リターンキーを 2 回押す。

秘密鍵のパスフレーズの入力を求められるため、何も入力しないでリターンキーを押します。再入力を求められるので、何も入力しないで再度リターンキーを押します。

`ssh-keygen -t rsa` コマンドの実行例を次に示します。

```
[root@HOST]$ ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/ssh-user/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/ssh-user/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/ssh-user/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
ax:xx:xx:xx:xx:bx:xx:xc:xx:xx:xx:xd:xd:xa:ed:xx root@HOST
```

#### 注意事項

- 秘密鍵の情報は厳重に管理してください。
- 鍵 (公開鍵と秘密鍵のペア) の作成は環境やツールには依存しないため、どのような環境やツールでも問題ありません。ただし、鍵の作成後は、秘密鍵と公開鍵を適切に配置する必要があります。

## (3) 公開鍵をリモートの監視対象ホストに配置する

「(2) 鍵を作成する (初めて鍵を作成する場合)」で作成した公開鍵をリモートの監視対象ホストに配置します。配置する手順を次に示します。

なお、作業を始める前に `.ssh` ディレクトリの上位ディレクトリのパーミッションに所有者以外の書き込み権限が設定されていないことを確認してください。所有者以外の書き込み権限が設定されていると SSH の接続に失敗します。

1. リモートの監視対象ホストにリモート監視で使用するユーザーでログインする。
2. `.ssh` ディレクトリに移動する。  
リモート監視で使用するユーザーのホームディレクトリ配下に `.ssh` ディレクトリがない場合は作成してください。ディレクトリの属性は 700 を設定してください。
3. `scp` コマンドを実行し、公開鍵ファイルをリモートの監視対象ホストにコピーする。  
「(2) 鍵を作成する (初めて鍵を作成する場合)」で作成済みの公開鍵ファイルを監視対象ホストにコピーします。公開鍵のコピー先は、リモート監視で使用するユーザーのホームディレクトリの `.ssh` ディレクトリです。
4. `cat` コマンドを実行し、公開鍵ファイルの内容を認証鍵ファイルに追加する。
5. コピーした公開鍵ファイルを削除する。
6. `chmod` コマンドを実行し、認証鍵ファイルの属性を 600 に変更する。
7. 「`/etc/ssh/sshd_config`」の「`AuthorizedKeysFile`」を設定する。  
デフォルトでは「`~/.ssh/authorized_keys`」または「`.ssh/`

authorized\_keys」が設定されています。手順 6 で作成した認証鍵のパスを変更した場合は、AuthorizedKeysFile の値を見直してください。

#### 8. sshd サービスを再起動する。

scp コマンド、cat コマンドおよび chmod コマンドの実行例を次に示します。ここでは、「② 鍵を作成する (初めて鍵を作成する場合)」で鍵を作成した JP1/IM - Manager ホストのホスト名を IMHost としています。

```
[ClientUser@TargetHost ]$ cd .ssh
[ClientUser@TargetHost .ssh]$ scp root@IMHost:/home/ssh-user/.ssh/id_rsa.pub ./
root@IMHost's password: <パスワードを入力>
id_rsa.pub                                100% 233      0.2KB/s  00:00
[ClientUser@TargetHost .ssh]$ cat id_rsa.pub >> authorized_keys
[ClientUser@TargetHost .ssh]$ rm id_rsa.pub
[ClientUser@TargetHost .ssh]$ chmod 600 authorized_keys
```

### (4) 接続を確認する

JP1/IM - Manager ホストとリモートの監視対象ホストが接続できるかどうかを確認する手順について説明します。

1. JP1/IM - Manager ホストに root 権限のユーザーでログインする。
2. 作成した秘密鍵を利用し、リモートの監視対象ホストに対して ssh コマンドを実行する。

何も入力しないで接続に成功したら、SSH の設定は完了です。

エラーが発生した場合や、パスワードおよびパスフレーズの入力を要求された場合は、手順どおり正しく設定できているかどうかを見直してください。また、OS の設定を見直し、SSH 接続ができる環境であるか確認してください。

接続を確認するときの ssh コマンドの実行例を次に示します。

ここでは、JP1/IM - Manager ホストのホスト名を IMHost としています。また、監視対象ホストのホスト名を TargetHost、リモート監視で使用するユーザー名を ssh-user としています。

```
[root@IMHost]$ /usr/bin/ssh -i /home/ssh-user/.ssh/id_rsa -p 22
ssh-user@TargetHost
The authenticity of host 'TargetHost (xxx.xxx.xxx.xxx)' can't be
established.
RSA key fingerprint is
xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added 'TargetHost,xxx.xxx.xxx.xxx' (RSA) to
the list of known hosts.
Last login: Mon Mar 23 17:17:52 2011 from xxx.xxx.xxx.xxx
[ssh-user@TargetHost ~]$ exit
logout
Connection to TargetHost closed.
[root@IMHost]$
```

## 2.18 JP1/IM - Manager のセットアップ

ここでは、JP1/IM - Manager のセットアップ項目について説明します。

なお、セットアップ作業を行うユーザーは、root 権限が必要です。

### 2.18.1 セットアッププログラムの実行

JP1/IM - Manager をインストールしたあと、セットアッププログラムを実行します。

1. セットアッププログラムを実行する。

- /opt/jp1cons/bin/jp1cc\_setup
- /opt/jp1scope/bin/jp1cs\_setup
- /opt/jp1imm/bin/imcf/jp1cf\_setup

なお、セットアッププログラムは、実行が必要な場合と、不要な場合があります。

- セットアッププログラムの実行が必要な場合  
JP1/Base をアンインストールして、再度インストールした場合
- セットアッププログラムの実行が不要な場合  
JP1/IM - Manager を新規インストールした場合  
同バージョンの JP1/IM - Manager を上書きインストールした場合

### 2.18.2 JP1/IM の環境変数の設定

JP1/IM - Manager の動作する言語コードを設定してください。言語コードの設定は環境変数ファイルと共通定義の両方に設定してください。それぞれの設定は、ローカルホスト内で統一して運用してください。設定方法を次に示します。

#### (1) 環境変数ファイルの設定

/etc/opt/jp1cons/conf/jp1co\_env.conf ファイルを vi などを開き、先頭行の「LANG=」の後ろに、次の表に従って環境変数 LANG の値を設定します。

表 2-3 jp1co\_env.conf ファイルの LANG に指定できる値

OS	言語種別	コード	LANG の値
HP-UX (IPF)	日本語	シフト JIS コード	ja_JP.SJIS
		EUC コード	ja_JP.eucJP
	英語	C	
Solaris	日本語	シフト JIS コード	ja_JP.PCK
		EUC コード	ja または japanese
	英語	C	

OS	言語種別	コード	LANG の値
AIX	日本語	シフト JIS コード	Ja_JP.IBM-932 または Ja_JP
		EUC コード	ja_JP.IBM-eucJP または ja_JP
	英語	C	
Linux	日本語	UTF-8 コード	ja_JP.UTF-8 または ja_JP.utf8
	英語	C	

## 注

UTF-8 コードでは、次に示す記号を二つの文字コードで表現します。

円記号 (¥) : 0x5C または 0xC2A5

チルダ (~) : 0x7E または 0xE280BE

これらの記号について、JP1/IM・Manager では ¥ : 0x5C, ~ : 0x7E の文字コードを使用しません。

この定義は、次に JP1/IM・Manager を起動したときから有効になります。

**!** 注意事項

言語種別を英語に設定した場合、JP1/IM・Manager の設定にマルチバイト文字を使用しないでください。使用した場合、ASCII 文字で記述されたものとして扱われます。このため、JP1/IM・Manager の動作が不正になることがあります。

## (2) 共通定義への言語環境設定

### 1. jp1bs\_param.conf ファイルを編集する。

/etc/opt/jp1base/conf/jp1bs\_param.conf ファイルをテキストエディターで開き、「LANG=」の後ろに、次の表に従って共通定義への設定値を指定します。

表 2-4 jp1bs\_param.conf ファイルの LANG に指定できる値

言語種別	コード	LANG の値
日本語	シフト JIS コード	SJIS
	EUC コード	EUCJIS
	UTF-8 コード	UTF-8
英語		C

### 2. JP1/IM - Manager を停止する。

### 3. JP1/Base を停止する。

### 4. 次のコマンドを実行する。

```
/opt/jp1base/bin/jbssetcnf /etc/opt/jp1base/conf/
jp1bs_param.conf
```

## 2. インストールとセットアップ (UNIX の場合)

5. JP1/Base を起動する。
6. JP1/IM - Manager を起動する。

セントラルスコープを使用している場合、稼働中に JP1/IM - Manager の環境変数を変更するときは、次の操作をしてください。

1. jcsdbexport コマンドで監視オブジェクト DB の保管情報をローカルファイルに出力する。
2. JP1/IM - Manager を停止する。
3. JP1/IM - Manager で動作する言語コードを変更して、JP1/IM - Manager を起動する。
4. jcsdbimport コマンドでローカルファイルに出力した監視オブジェクト DB を、セントラルスコープの監視オブジェクト DB に反映する。

上記の操作をしない場合は、[ 監視ツリー ] 画面、[ ビジュアル監視 ] 画面の表示が不正になります。

### 2.18.3 自動起動および自動終了の設定

ホストの起動・終了時に JP1/IM - Manager を自動的に起動・終了するためには、次の操作をします。

なお、自動起動・終了スクリプトでは、デフォルトでは環境変数 LANG に C が設定されています。スクリプト実行時の出力メッセージの言語を変更したい場合は、スクリプト内の環境変数 LANG を設定している行を編集してください。

#### (1) HP-UX, Solaris および Linux の場合

1. 自動起動、自動終了のスクリプトをコピーする。

```
# cd /etc/opt/jp1cons
# cp -p jco_start.model jco_start
# cp -p jco_stop.model jco_stop
```

#### (2) AIX の場合

1. 自動起動、自動終了のスクリプトをコピーする。

```
# cd /etc/opt/jp1cons
# cp -p jco_start.model jco_start
# cp -p jco_stop.model jco_stop
```

2. 自動起動の設定をする。

JP1/Base と JP1/IM - Manager の起動エントリを、mkitab コマンドで /etc/inittab ファイルに追加します。次の順序で実行してください。

```
# mkitab -i hntr2mon "jp1base:2:wait:/etc/opt/jp1base/jbs_start"
```

```
# mkitab -i jplbase "jplcons:2:wait:/etc/opt/jplcons/jco_start"
```

設定したあと、lsitab コマンドで設定内容を確認します。

```
# lsitab -a
init:2:initdefault:
brc::sysinit:/sbin/rc.boot 3 >/dev/console 2>&1 # Phase 3 of
system boot
:
:
hntr2mon:2:once:/opt/hitachi/HNTRLlib2/etc/D002start
jplbase:2:wait:/etc/opt/jplbase/jbs_start
jplcons:2:wait:/etc/opt/jplcons/jco_start
#
```

上記のように、プロセスを起動する順序のとおり、記述エントリが hntr2mon (統合トレース機能)、jplbase、jplcons の順に記述されていれば、正しく設定されています。

### 3. 自動停止の設定をする。

JP1/Base と JP1/IM - Manager の停止エントリを、テキストエディターで /etc/rc.shutdown ファイルに追加します。

次の順序で記述してください。

```
ファイル名 : /etc/rc.shutdown
:
test -x /etc/opt/jplcons/jco_stop && /etc/opt/jplcons/
jco_stop
test -x /etc/opt/jplbase/jbs_stop && /etc/opt/jplbase/
jbs_stop
:
```

#### 注意事項

/etc/rc.shutdown スクリプトは、最後に実行したコマンドの終了コードがゼロ以外を戻すとエラーと認識し shutdown 処理を中断しますので、/etc/rc.shutdown の最後に、

```
exit 0
```

などを追記することを推奨します。

この操作によって、自動起動・終了用のスクリプトが有効になります。

## 2.18.4 セントラルスコープの機能を使用するための設定

JP1/IM - Manager を新規インストールした場合、セントラルスコープの機能はデフォルトで無効になっています。

## 2. インストールとセットアップ (UNIX の場合)

セントラルスコープの機能を使用する場合は、次の手順に従ってください。

1. セントラルスコープのデータベースを作成する。  
jcsdbsetup コマンドを実行します。
2. セントラルスコープサービス (jcsmain) を有効にする。  
jcoimdef -s ON を実行します。
3. JP1/IM - Manager を再起動する。
4. セントラルスコープサービスの稼働を確認する。  
jco\_spm�\_status コマンドを実行します。稼働中のプロセスに jcsmain が表示されていることを確認してください。

jcsdbsetup コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcsdbsetup」(1. コマンド)を参照してください。

jcoimdef コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoimdef」(1. コマンド)を参照してください。

### 2.18.5 JP1/IM - Manager の障害に備えた設定

JP1/IM - Manager は JP1/IM - Manager 自身に障害が発生した場合に備えて、トラブル解決の調査資料を採取するツールや、プロセスの異常終了時に自動で再起動する機能などを提供しています。

ここでは、JP1/IM - Manager の障害に備えた設定項目について説明します。

#### (1) 障害発生時の資料採取の準備

JP1/IM - Manager ではトラブル発生時に資料を採取するためのツールをシェルスクリプト (jim\_log.sh) として提供しています。このツールは、トラブルの解決の調査資料となる情報を一括して採取するツールです。

JP1/IM - Manager の資料採取ツールで採取できるのは、JP1/IM - Manager および JP1/Base のトラブルシュート資料です。採取できる資料の詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「10.3 トラブル発生時に採取が必要な資料」を参照してください。

資料採取ツールについて

- jim\_log.sh について

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jim\_log.sh (UNIX 限定)」(1. コマンド)

なお、トラブルが発生した場合に調査資料として、コアダンプファイルが必要になるこ

とがあります。コアダンプファイルの出力はユーザーの環境設定に依存するため、次に示す設定を確認しておいてください。

#### (a) コアダンプファイルのサイズ設定

コアダンプファイルの最大サイズは、root ユーザーのコアダンプファイルのサイズ設定 (`ulimit -c`) によって制限されます。JP1/IM-Manager ではコアダンプファイルがユーザーの環境設定に依存しないで出力されるよう、`jco_start` および `jco_start.cluster` スクリプト内で次の設定をしています。

```
ulimit -c unlimited
```

この設定が、ご使用のマシンのセキュリティポリシーに反する場合は、これらのスクリプトの設定を次のようにコメント行にしてください。

```
# ulimit -c unlimited
```

#### ! 注意事項

コメント行にした場合、JP1/IM-Manager のプロセスで発生したセグメンテーション障害、バス障害や `jcogencore` コマンド実行時などのコアダンプファイルの出力契機に、コアダンプが出力されないため、調査が行えないおそれがあります。

#### (b) コアダンプに関連するカーネルパラメーターの設定 (Linux 限定)

Linux のカーネルパラメーター (`kernel.core_pattern`) で、コアダンプファイルの出力先、およびファイル名をデフォルトの設定から変更している場合、資料採取ツールの実行時にコアダンプファイルを採取できないことがあります。このため、Linux のカーネルパラメーター (`kernel.core_pattern`) の設定は変更しないことをお勧めします。

資料採取ツールは、次に示すデフォルトの出力先ディレクトリにあるファイル名が `core` から始まるファイルを採取します。

- 物理ホストの場合： `/var/opt/jplcons/log/`
- 論理ホストの場合：共有ディレクトリ `/jplcons/log/`

`kernel.core_pattern` の設定を変更している場合には、資料採取ツールの実行前に次のことを実施しておく必要があります。

- コアダンプファイルの出力先ディレクトリを変更している場合  
コアダンプファイルをデフォルトの出力先ディレクトリにコピーしておく。
- コアダンプファイルのファイル名を変更している場合  
コアダンプファイルのファイル名を `core` から始まるファイル名にリネームしておく。

## (2) プロセス異常終了時の再起動の設定

### 1. プロセス再起動の定義

## 2. インストールとセットアップ (UNIX の場合)

プロセス再起動が有効になるよう、次の拡張起動プロセス定義ファイルを編集します。

```
/etc/opt/jplcons/conf/jplco_service.conf
```

「再起動可否」パラメーターは「|」で区切られた 4 番目の値で、0 (再起動しない：デフォルト) または 1 (再起動する) を設定します。

### 2. 定義内容の反映

JP1/IM - Manager が稼働している場合は、プロセス再起動の設定が有効になるよう、JP1/IM - Manager のリロードコマンドを実行します。

```
/opt/jplcons/bin/jco_spmd_reload
```

#### プロセス再起動の定義について

- 拡張起動プロセス定義ファイル (jplco\_service.conf) について  
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「拡張起動プロセス定義ファイル (jplco\_service.conf)」(2. 定義ファイル)

#### 注意事項

異常終了時の再起動設定は、クラスタ運用時には設定しないでください。JP1/IM - Manager の障害時にはプロセス再起動の機能も障害の影響を受けるおそれがあります。クラスタ運用時に再起動をしたい場合は、JP1/IM - Manager 外部のクラスタソフトから再起動を制御してください。

## (3) プロセス異常検知時の JP1 イベントの発行の設定

### 1. JP1 イベント発行の設定をする。

次の IM パラメーター定義ファイルを編集します。

```
/etc/opt/jplcons/conf/jplco_param_V7.conf
```

このファイルの「SEND\_PROCESS\_TERMINATED\_ABNORMALLY\_EVENT」と「SEND\_PROCESS\_RESTART\_EVENT」が JP1 イベント発行の設定パラメーターです。JP1 イベントを発行するには、値を「dword:1」に変更します。

### 2. jbssetcnf コマンドを実行して、定義内容を反映する。

```
/opt/jplbase/bin/jbssetcnf /etc/opt/jplcons/conf/  
jplco_param_V7.conf
```

### 3. JP1/Base および JP1/Base を前提とする製品を再起動する。

再起動後に設定内容が反映されます。

#### JP1 イベント発行の設定について

- IM パラメーター定義ファイル (jplco\_param\_V7.conf) について  
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「IM パラメーター定義ファイル (jplco\_param\_V7.conf)」(2. 定義ファイル)

#### (4) ヘルスチェック機能の設定

ヘルスチェック機能を使って JP1/IM - Manager プロセスのハングアップを検知したい場合に設定します。

1. ヘルスチェック定義ファイル (jcohc.conf) を開き、パラメーター設定をする。  
ヘルスチェック機能を有効にするため、ENABLE=true にします。  
また、ハングアップ検知時に JP1 イベントを発行する場合には EVENT=true に、通知コマンドを実行する場合には COMMAND= 実行するコマンドを指定してください。
2. 通知コマンドの設定をした場合は、jcohcctest コマンドを実行して動作確認する。  
jcohcctest コマンドを実行して、正しく COMMAND で指定したコマンドが実行されるか確認します。正しく動作しなかった場合は指定を見直してください。
3. jco\_spmc\_reload コマンドで JP1/IM - Manager をリロードする。または、JP1/IM - Manager を再起動する。

ヘルスチェック機能の設定について

- ヘルスチェック定義ファイル (jcohc.conf) について  
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「ヘルスチェック定義ファイル (jcohc.conf) (2. 定義ファイル)」
- jcohcctest コマンドについて  
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcohcctest」(1. コマンド)

#### (5) 監視オブジェクト DB の自動バックアップ・リカバリー設定

セントラルスコープの機能を使用する場合に設定します。

監視ツリーの更新中に、OS がシャットダウンしたり、クラスタ運用時にフェールオーバーしたりすると、監視オブジェクト DB が破損するおそれがあります。このため、監視ツリーの更新時に監視オブジェクト DB を自動でバックアップ・リカバリーするよう設定します。

新規インストールの場合は有効、旧バージョンの JP1/IM - Manager または JP1/IM - Central Scope で設定を無効にしていた場合は無効となっています。運用に合わせて、設定を変更してください。

1. JP1/IM - Manager を停止する。
2. 次のファイルを引数に jbssetcnf コマンドを実行する。  
監視オブジェクト DB の自動バックアップ・リカバリー機能を有効にする：  
auto\_dbbackup\_on.conf  
監視オブジェクト DB の自動バックアップ・リカバリー機能を無効にする：  
auto\_dbbackup\_off.conf

## 2. インストールとセットアップ (UNIX の場合)

jbssetcnf コマンドを実行すると、JP1 共通定義情報に設定内容が反映されます。jbssetcnf コマンドについては、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

ファイルの設定内容について

ファイルの設定内容については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「監視オブジェクト DB の自動バックアップ・リカバリー設定ファイル (auto\_dbbackup\_\*\*\*.conf)」(2. 定義ファイル)を参照してください。

3. JP1/IM - Manager を起動する。

### 2.18.6 バージョンアップ時の設定

ここでは、JP1/IM - Manager のバージョンアップインストール時のセットアップ項目について説明しています。

#### (1) イベント取得フィルターの位置の変更

旧バージョンの JP1/IM - Manager または JP1/IM - Central Console で、イベント取得フィルター (互換用) を使用していた場合は、jcochafmode コマンドを実行して、イベント取得フィルターの位置をイベントコンソールサービスからイベント基盤サービスに変更できます。イベント取得フィルターの位置をイベント基盤サービスに変更すると、JP1 イベントの監視に加えて、自動アクションや監視オブジェクトの状態監視にも有効なフィルターとして動作させることができます。また、フィルター条件を詳細に定義できるようになります。ただし、バージョンアップ前のイベント取得フィルターで運用したい場合は、フィルター位置の変更は不要です。

#### ! 注意事項

一度イベント取得フィルターの位置を変更すると、以前のイベント取得フィルターには戻せません。jcochafmode コマンドを実行する前に、イベント取得フィルターの位置の変更について、十分に検討してください。

1. JP1/IM - Manager を停止する。

2. jcochafmode コマンドを実行してフィルター位置を変更する。

3. JP1/IM - Manager を起動する。

• イベント取得フィルターの機能について

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「3.2.2 イベント取得フィルター」

• イベント取得フィルター (互換用) で設定していた項目の引き継ぎについて

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「12.2.3(2) バージョン 7 の JP1/IM - Central Console からのバージョンアップについて」

て」

- jcochafmode コマンドについて

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcochafmode」(1. コマンド)

## (2) セントラルスコープのバージョンアップコマンドの実行

バージョン 8 以前の JP1/IM - Central Scope からバージョンアップした場合は、次の手順に従い、バージョンアップコマンドを実行してください。バージョンアップコマンドを実行するまでは、旧バージョンの JP1/IM - Central Scope と互換モードで動作します (旧バージョンから追加された機能は使用できません)。

1. JP1/IM - Manager を停止する。
2. ディスクの空き容量を確認する。  
次手順に示す jp1csverup コマンドを実行するには、監視オブジェクト DB 分の空き容量が必要です。監視オブジェクト DB は、次に示すディレクトリ内のすべてのデータです。  
/var/opt/jp1scope/database/jcsdb/
3. jp1csverup コマンドを実行する。
4. jbssetcnf コマンドを実行する。  
次に示す機能の有効、無効は旧バージョンの JP1/IM - Central Scope の設定に依存します。
  - 対処済み連動機能
  - 状態変更イベントの上限監視
 機能を無効から有効にしたい場合、次の表に示すファイルを引数に jbssetcnf コマンドを実行してください。

表 2-5 機能を有効にするための設定ファイル

ファイル名	説明
action_complete_on.conf	対処済み連動機能を有効にするためのファイルです。
evhist_warn_event_on.conf	監視オブジェクトの状態変更イベント件数が上限値 (100 件) を超えた際に、JP1 イベントを発行する機能を有効にするためのファイルです。

5. JP1/IM - Manager を起動する。
6. JP1/IM - View で JP1/IM - Manager (JP1/IM - Central Scope) に接続し、問題がないか動作を確認する。
  - jp1csverup コマンドについて  
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jp1csverup (UNIX 限定)」(1. コマンド)

## 2. インストールとセットアップ (UNIX の場合)

### (3) 自動アクション定義ファイルの更新

08-50 以前の JP1/IM - Central Console からバージョンアップした場合は、次の手順に従い、自動アクション定義ファイルを更新してください。

ただし、08-50 以前の自動アクション定義ファイルをそのまま使用したい場合は必要ありません。

1. JP1/IM - Manager を停止する。
2. `jcadefconv` コマンドを実行して自動アクション定義ファイルを更新する。  
`jcadefconv -i` 変換するアクション定義ファイル名 `-o` 変換後のアクション定義ファイル名
3. JP1/IM - Manager を起動する。
  - 自動アクションの機能について  
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「5. 自動アクションによるコマンド実行」
  - `jcadefconv` コマンドについて  
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「`jcadefconv`」(1. コマンド)

### (4) 発生元ホストの項目の表示

バージョン 9 の JP1/IM - Manager をバージョンアップした場合、イベント条件表示項目定義ファイルに発生元ホストが設定されていません。そのため、発生元ホストのマッピング機能を有効にしても、[アクション詳細設定] 画面のイベント条件に発生元ホストの項目が表示されません。[アクション詳細設定] 画面のイベント条件に発生元ホストの項目を表示する場合、イベント条件表示項目定義ファイルに「E.JP1\_SOURCEHOST」を追加する必要があります。

[アクション詳細設定] 画面については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「2.26.1 [アクション詳細設定] 画面」を参照してください。

イベント条件表示項目定義ファイルについては、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「イベント条件表示項目定義ファイル (`attr_list.conf`)」(2. 定義ファイル) を参照してください。

# 3

## IM 構成管理によるシステムの階層構成の設定

この章では、IM 構成管理を使用する場合のシステムの階層構成（IM 構成）の設定について説明します。

---

3.1 ホストの登録

---

3.2 システムの階層構成の設定

---

3.3 仮想化システム構成の設定

---

3.4 業務グループの設定

---

3.5 プロファイルの設定

---

3.6 IM 構成管理の管理情報のインポート・エクスポート

---

## 3.1 ホストの登録

---

ここでは、IM 構成管理・ビューアーを操作して、IM 構成管理でホストを登録する手順について説明します。

なお、ホストを登録したりホスト情報を変更する場合、次の内容に注意して設定してください。

- マネージャーが Windows の場合は、あらかじめ IM 構成管理・ビューアーの [ システム共通設定 ] 画面で IM ホストアカウントを設定してください。
- マネージャーによって管理される管理対象ホストのホスト名を指定します。
- ホスト名は、1 ~ 255 バイトの、半角英数字および記号 ( "-" , "." ) で指定します。
- エージェントには、JP1/Base がインストールされている必要があります。
- リモートの監視対象ホストでは、JP1/IM・Manager にリモートの監視対象ホストでログ監視をするための設定が完了している必要があります。
- ホスト名には、hosts ファイルや DNS に登録してあるホスト名、または jplhosts に定義しているホスト名を指定してください。
- ホスト名として、誤って使用不可文字の「\*」を記述した場合、ホスト登録時、またはホスト属性の変更時にエラーとなります。
- ホストをエイリアス名で定義する場合、同一ホストのエイリアス名を複数設定しないでください。同一ホストであっても、それぞれ別ホストとして扱われます。
- コマンド実行、自動アクション機能を使用する場合、管理対象ホストにはコマンド実行、自動アクション機能で指定するホスト名を指定してください。また、指定するホストが物理ホストの場合、hostname コマンドで返されるホスト名、または、そのホスト名に対するエイリアス名を指定してください。ただし、Windows 2000、Windows XP Professional、および Windows Server 2003 のホストは、エイリアス名で記述しないでください ( エイリアス名の使用に関する制限はマネージャーの場合も同じです )。

### 3.1.1 ホストを登録する

IM 構成管理 DB に、新しくホストを登録する手順を次に示します。

1. [ IM 構成管理 ] 画面の [ ホスト一覧 ] タブをクリックする。  
[ ホスト一覧 ] ページが表示されます。
2. 次に示すどちらかの方法で [ ホスト登録 ] 画面を表示する。
  - ツリー表示領域の [ ホスト一覧 ] を選択し、メニューバーから [ 編集 ] - [ ホスト登録 ] を選択する。
  - ツリー表示領域の [ ホスト一覧 ] を選択し、右クリックして表示されるポップアップメニューから [ ホスト登録 ] を選択する。
3. [ ホスト登録 ] 画面に表示される項目を指定して、新しいホストを登録する。  
[ ホスト登録 ] 画面に表示される項目の詳細については、マニュアル「JP1/

Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.2 [ ホスト登録 ] 画面」を参照してください。

4. リモートの監視対象ホストを登録する場合、次のどちらかの方法でリモート接続用の通信設定をする。
  - OS 通信設定の情報を個別に設定する場合  
 [ リモート通信設定 ] の [ 設定 ] ボタンをクリックすると、[ リモート監視設定 ] 画面が表示されます。  
 [ ホスト登録 ] 画面に表示される項目の詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.7 [ リモート監視設定 ] 画面」を参照してください。
  - OS 通信設定の情報をシステム共通設定として保存・管理する場合  
 [ IM 構成管理 ] 画面のメニューバーから [ 編集 ] - [ システム共通設定 ] を選択すると、[ システム共通設定 ] 画面が表示されます。  
 [ システム共通設定 ] 画面に表示される項目の詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.20 [ システム共通設定 ] 画面」を参照してください。

なお、リモート接続用の通信には、Windows の場合は WMI/NetBIOS 接続、UNIX の場合は SSH 接続が使用されます。
5. [ OK ] ボタンをクリックする。

### 3.1.2 ホスト情報を表示する

IM 構成管理 DB に登録したホストの情報を表示する手順を次に示します。

1. [ IM 構成管理 ] 画面の [ ホスト一覧 ] タブをクリックする。  
 [ ホスト一覧 ] ページが表示されます。  
 [ ホスト一覧 ] ページについては、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.1.1 [ ホスト一覧 ] ページ」を参照してください。
2. ホスト一覧を選択する。  
 ツリー表示領域からホスト一覧を選択すると、ノード情報表示領域に下位ホスト情報としてホスト一覧が表示されます。  
 ホストの情報を参照する場合は、次の操作を行ってください。
  - 基本情報を表示する場合  
 ツリー表示領域またはノード情報表示領域からホストを選択し、[ 基本情報 ] ボタンをクリックすると、ノード情報表示領域に基本情報と詳細情報が表示されま  
 す。
  - 製品情報を表示する場合  
 ツリー表示領域またはノード情報表示領域からホストを選択し、[ 製品情報 ] ボ  
 タンをクリックすると、ノード情報表示領域に製品情報と詳細情報が表示されま

### 3. IM 構成管理によるシステムの階層構成の設定

す。

サービス情報を表示する場合

ツリー表示領域またはノード情報表示領域からホストを選択し、[ サービス情報 ] ボタンをクリックすると、ノード情報表示領域にサービス情報と詳細情報が表示されます。

#### 3.1.3 ホストを削除する

IM 構成管理 DB からホストを削除する手順を次に示します。

1. [ IM 構成管理 ] 画面の [ ホスト一覧 ] タブをクリックする。  
[ ホスト一覧 ] ページが表示されます。
2. ツリー表示領域からホストを選択する。  
選択したホストに下位のホストがある場合、[ 下位ホスト情報 ] ボタンをクリックして表示される [ 下位ホスト情報 ] のリストからも、ホストを選択できます。この場合は、複数のホストを同時に選択できます。
3. 次に示すどちらかの方法でホストを削除する。
  - メニューバーから [ 編集 ] - [ ホスト削除 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ ホスト削除 ] を選択する。選択したホストを削除するかどうかを確認するメッセージが出力されるので、[ はい ] ボタンをクリックします。  
選択したホストが IM 構成管理 DB から削除されます。削除に失敗した場合は、エラーメッセージが出力されます。

#### 3.1.4 ホスト情報を変更する

IM 構成管理 DB に登録されているホスト情報を変更する手順を次に示します。

1. [ IM 構成管理 ] 画面の [ ホスト一覧 ] タブをクリックする。  
[ ホスト一覧 ] ページが表示されます。
2. ツリー表示領域からホストを選択する。  
選択したホストに下位のホストがある場合、[ 下位ホスト情報 ] ボタンをクリックして表示される [ 下位ホスト情報 ] のリストからも、ホストを選択できます。
3. 次に示すどちらかの方法で [ ホスト属性編集 ] 画面を表示する。
  - メニューバーから [ 編集 ] - [ ホスト属性編集 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ ホスト属性編集 ] を選択する。
4. [ ホスト属性編集 ] 画面に表示される項目の指定を変更して、ホスト情報を変更する。  
[ ホスト属性編集 ] 画面に表示される項目の詳細については、マニュアル「JP1/ Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.4 [ ホスト属性編集 ] 画面」を参照してください。

5. リモートの監視対象ホストのホスト情報を変更する場合、次のどちらかの方法でリモート接続用の通信設定を変更する。
- OS 通信設定の情報を個別に設定する場合  
 [ リモート通信設定 ] の [ 設定 ] ボタンをクリックすると、[ リモート監視設定 ] 画面が表示されます。  
 [ ホスト登録 ] 画面に表示される項目の詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.7 [ リモート監視設定 ] 画面」を参照してください。
  - OS 通信設定の情報をシステム共通設定として保存・管理する場合  
 [ IM 構成管理 ] 画面のメニューバーから [ 編集 ] - [ システム共通設定 ] を選択すると、[ システム共通設定 ] 画面が表示されます。  
 [ システム共通設定 ] 画面に表示される項目の詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.20 [ システム共通設定 ] 画面」を参照してください。

なお、リモート接続用の通信には、Windows の場合は WMI/NetBIOS 接続、UNIX の場合は SSH 接続が使用されます。

6. [ OK ] ボタンをクリックする。

なお、エージェント構成に含まれるホストのホスト名を変更すると、システムの階層構成のホスト名も変更されます。このとき、[ IM 構成 ] ページのツリー表示領域で、システムの階層構成がグレー表示されます。

エージェント構成に含まれるホストのホスト名を変更した場合は、エージェント構成を反映してください。反映する方法については、「3.2.4(3) システムの階層構成を反映する」を参照してください。

### 3.1.5 ホストから情報を収集する

ホスト情報の収集では、指定したホストからホスト情報を収集します。ホストを登録した直後、または次に示すように、ホスト自身の情報やインストールされているソフト情報が更新された場合にだけ実行してください。

- OS の入れ替え
- IP アドレスの変更
- ソフトウェアの入れ替え
  - ソフトウェアのインストールやアンインストール
  - ソフトウェアのバージョンアップ

なお、ホスト情報の収集を実行すると、プロファイルリストはクリアされます。ホスト情報を収集したあとは、[ プロファイル表示 / 編集 ] 画面を起動した際に、最新のプロファイルリストを取得し直します。そのため、サーバで保存している JP1/Base の未反映のプロファイルはすべて削除されます。

### 3. IM 構成管理によるシステムの階層構成の設定

IM 構成管理 DB からホストの情報を収集する手順を次に示します。

1. [ IM 構成管理 ] 画面の [ ホスト一覧 ] タブまたは [ IM 構成 ] タブをクリックする。  
[ ホスト一覧 ] ページまたは [ IM 構成 ] ページが表示されます。
2. ツリー表示領域からホストを選択する。  
選択したホストに下位のホストがある場合、[ 下位ホスト情報 ] ボタンをクリックして表示される [ 下位ホスト情報 ] のリストからも、ホストを選択できます。この場合は、複数のホストを同時に選択できます。
3. 次に示すどちらかの方法でホストの情報を収集する。
  - メニューバーから [ 操作 ] - [ ホスト情報収集 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ ホスト情報収集 ] を選択する。

選択したホストの情報を収集するかどうかを確認するメッセージが出力されるので、[ はい ] ボタンをクリックします。選択したホストの情報収集が実行されます。選択したホストでリモート監視ログファイルトラップまたはリモート監視イベントログトラップが稼働している場合にホスト情報を収集すると、メッセージが表示されたあと、リモート監視を停止してからホスト情報を収集します。複数のホストを選択した場合は、実行結果を [ 実行結果 ] 画面で確認できます。

なお、VMware ESX および Virtage には JP1/Base をインストールできないので、[ ホスト情報収集 ] を実行するとエラーになります。また、ホスト情報にリモート通信種別が設定されているホストでは、システムの階層構成 ( IM 構成 ) にホスト情報が登録されるまで、JP1/Base からのホスト情報の収集とリモートによるホスト情報の収集の両方をします。そのため、システムの階層構成 ( IM 構成 ) に登録されていないホストで、かつ JP1/Base がインストールされていないホストに対して [ ホスト情報収集 ] を実行すると、JP1/Base に接続できないために警告が出力されます。

ホスト情報の収集を実行したあとのホストの状態は、[ ホスト一覧 ] ページで確認できます。収集に失敗した場合、[ ホスト一覧 ] ページではツリー表示領域のホストアイコンがグレー表示されます。詳細は、[ ホスト一覧 ] ページのノード情報表示領域で [ 基本情報 ] ボタンをクリックすると参照できます。

## 3.2 システムの階層構成の設定

ここでは、JP1/IM のシステム構築時に、IM 構成管理でシステムの階層構成（IM 構成）を設定する手順について説明します。

### 3.2.1 システムの階層構成を取得する

システムの階層構成（IM 構成）を取得する手順を次に示します。

1. [IM 構成管理] 画面の [ホスト一覧] タブまたは [IM 構成] タブをクリックする。  
[ホスト一覧] ページまたは [IM 構成] ページが表示されます。
2. メニューバーから [操作] - [IM 構成取得] を選択する。  
構成定義情報を取得するかどうかを確認するメッセージが出力されるので、[はい] ボタンをクリックします。取得した構成定義情報が、IM 構成管理が動作するマネージャーに保存されます。
  - 取得した構成定義情報に、IM 構成管理に登録されていないホストが含まれている場合は、自動的に IM 構成管理 DB に登録されます。ただし、ホスト情報は取得されません。ホスト情報の取得は、[IM 構成管理] 画面の [ホスト一覧] ページまたは [IM 構成] ページで実行します。
  - 取得した構成定義情報に、同一のホスト名が複数存在する場合は、エラーメッセージが表示されて、IM 構成管理 DB が保持する構成定義情報には反映されません。
  - 取得した構成定義情報に同一ホスト名が複数存在する場合は、取得した構成定義情報が破棄されて、[IM 構成] ページで、IM 構成ツリーがグレー表示されます。
  - 取得した構成定義情報（エージェント構成）が、IM 構成管理 DB が保持する構成定義情報と不一致の場合は、[IM 構成] ページのツリー表示領域で、システムの階層構成がグレー表示されます。
  - IM 構成管理が動作するマネージャーの JP1/Base が保持する構成定義情報が削除されていた場合は、メッセージ「KNAN20230-Q」が表示されます。  
[はい] ボタンをクリックすると、IM 構成管理 DB が保持する構成定義情報が削除され、エージェント構成が未定義となります。そのため、[IM 構成] ページのツリー表示領域で、システムの階層構成がグレー表示されます。[いいえ] ボタンをクリックすると、IM 構成管理 DB が保持する構成定義情報は削除されないで、[IM 構成] ページのツリー表示領域で、システムの階層構成がグレー表示されます。
  - エージェント構成の場合に、[IM 構成] ページのツリー表示領域でシステムの階層構成がグレー表示となったとき、構成定義情報（エージェント構成）を見直してからエージェント構成を反映してください。反映する方法については、「3.2.4(3) システムの階層構成を反映する」を参照してください。

## 3.2.2 システムの階層構成を表示する

システムの階層構成（IM 構成）は、[ IM 構成管理 ] 画面の [ IM 構成 ] ページで参照します。[ IM 構成管理 ] 画面の [ ホスト一覧 ] ページを表示する手順を次に示します。

1. [ IM 構成管理 ] 画面の [ IM 構成 ] タブをクリックする。  
[ IM 構成 ] ページが表示されます。  
[ IM 構成 ] ページについては、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.1.2 [ IM 構成 ] ページ」を参照してください。
2. [ 下位ホスト情報 ] ボタンを選択する。  
ツリー表示領域からホストを選択し、[ 下位ホスト情報 ] ボタンをクリックすると、ノード情報表示領域に下位ホスト情報が表示されます。

## 3.2.3 システムの階層構成を検証する

システムを構成するすべてのホストから取得できる構成定義情報と、IM 構成管理が保持している構成定義情報の内容が一致しているかどうかを検証する手順を次に示します。

1. [ IM 構成管理 ] 画面の [ ホスト一覧 ] タブまたは [ IM 構成 ] タブをクリックする。  
[ ホスト一覧 ] ページまたは [ IM 構成 ] ページが表示されます。
2. メニューバーから [ 操作 ] - [ IM 構成検証 ] を選択する。  
構成定義情報を検証するかどうかを確認するメッセージが出力されるので、[ はい ] ボタンをクリックします。

構成定義情報の検証を実行すると、選択したホストの構成定義情報が取得され、IM 構成管理が保持している構成定義情報と内容が一致しているかどうかの検証が実行されます。

IM 構成管理が動作するマネージャーの JP1/Base が保持する構成定義情報（エージェント構成）と、IM 構成管理 DB が保持する構成定義情報の内容が不一致の場合は、[ IM 構成管理 ] 画面の [ IM 構成 ] ページで、ツリー表示領域のホストアイコンに、エラーの状態を示すアイコンが表示されます。

検証に失敗した場合は、[ IM 構成管理 ] 画面の [ IM 構成 ] ページで、ツリー表示領域のホストアイコンに、エラーの状態を示すアイコンが表示されます。

ホストで動作する JP1/Base のバージョンがバージョン 9 より前の場合は、システムの階層構成（IM 構成）の検証に対応していません。そのため、[ IM 構成管理 ] 画面の [ IM 構成 ] ページで、ツリー表示領域のホストアイコンに、構成状態が不明なことを示すアイコンが表示されます。

なお、マネージャーの構成定義情報が存在しない場合、または構成定義情報が壊れている場合には、マネージャーの検証がエラーとなり、処理が中断されます。

### 3.2.4 システムの階層構成を編集する

システムの階層構成（IM 構成）は、次の手順で設定・変更します。

1. IM 構成管理・ビューアーでエージェント構成およびリモート監視構成を編集する
2. 更新権を取得する
3. システムの階層構成を反映する
4. 更新権を解除する

それぞれの手順について説明します。

#### (1) IM 構成管理・ビューアーでエージェント構成およびリモート監視構成を編集する

エージェント構成およびリモート監視構成を編集する手順について説明します。

エージェント構成は、ホストを追加、移動、削除することで構成を変更します。リモート監視構成は、ホストを追加、削除することで構成を変更します。

エージェント構成およびリモート監視構成は、次の画面で編集します。

エージェント構成を編集する場合

[ エージェント構成編集 ] 画面で編集します。[ エージェント構成編集 ] 画面については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.6 [ エージェント構成編集 ] 画面」を参照してください。

リモート監視構成を編集する場合

[ リモート監視構成編集 ] 画面で編集します。[ リモート監視構成編集 ] 画面については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.8 [ リモート監視構成編集 ] 画面」を参照してください。

#### (a) ホストを追加する

ホストを追加する手順を次に示します。

1. [ IM 構成管理 ] 画面の [ ホスト一覧 ] タブまたは [ IM 構成 ] タブをクリックする。  
[ ホスト一覧 ] ページまたは [ IM 構成 ] ページが表示されます。

2. 編集画面を表示する。

エージェント構成を編集する場合

[ IM 構成管理 ] 画面のメニューバーから [ 編集 ] - [ エージェント構成編集 ] を選択して [ エージェント構成編集 ] 画面を表示します。

リモート監視構成を編集する場合

[ IM 構成管理 ] 画面のメニューバーから [ 編集 ] - [ リモート監視構成編集 ] を選択して [ リモート監視構成編集 ] 画面を表示します。

3. ツリー表示領域で、追加するホストの上位ホストを選択する。  
[ 下位ホスト情報 ] には、選択したホストの下位にあるホストの情報が表示されます。

### 3. IM 構成管理によるシステムの階層構成の設定

[ホスト一覧]には、選択したホストへ追加できるホストの情報が表示されます。

#### 4. 次のどれかの方法でホストを登録する。

- 編集画面の [ホスト一覧] から追加するホストを選択し、ツリー表示領域へドラッグ & ドロップする。
- 編集画面のメニューバーから [編集] - [ホスト追加] を選択する。  
[ホスト選択] 画面が表示されます。[選択候補ホスト] に表示されるホスト一覧から追加するホストを選択し、[選択済みホスト] の一覧へ追加してください。選択が終わったら、[OK] ボタンをクリックしてください。
- 編集画面のツリー表示領域で右クリックして表示されるポップアップメニューから [ホスト追加] を選択する。  
[ホスト選択] 画面が表示されます。[選択候補ホスト] に表示されるホスト一覧から追加するホストを選択し、[選択済みホスト] の一覧へ追加してください。選択が終わったら、[OK] ボタンをクリックしてください。

[ホスト選択] 画面については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.5 [ホスト選択] 画面」を参照してください。

#### (b) ホストを移動する

マネージャーとエージェントの階層構成を設定するために、エージェント構成のホストを移動する手順を次に示します。リモート監視構成の場合、ホストの移動はできません。

1. [IM 構成管理] 画面で [ホスト一覧] タブまたは [IM 構成] タブをクリックする。  
[ホスト一覧] ページまたは [IM 構成] ページが表示されます。
2. エージェントのホストを移動する場合は、メニューバーから [編集] - [エージェント構成編集] を選択する。  
[エージェント構成編集] 画面が表示されます。
3. [エージェント構成編集] 画面のツリー表示領域で、移動するホストを選択し、次のどれかの方法でホストを移動する。
  - ドラッグ & ドロップでツリー表示領域の別な階層に移動する。
  - メニューバーから [編集] - [切り取り] を選択したあと、ツリー表示領域で移動先の上位ホストを選択し、[編集] - [貼り付け] を選択する。
  - ツリー表示領域で右クリックして表示されるポップアップメニューから [切り取り] を選択したあと、ツリー表示領域で移動先の上位ホストを選択し、右クリックして表示されるポップアップメニューから [貼り付け] を選択する。

上位のホストを移動すると、下位のホストも同時に移動します。

選択したホストの種類によって移動先のホストが限定されます。選択できるホストの範囲については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「6.2.5 システムの階層構成の編集」を参照してください。

#### (c) ホストを削除する

ホストを削除する手順を次に示します。

1. [ IM 構成管理 ] 画面で [ ホスト一覧 ] タブまたは [ IM 構成 ] タブをクリックする。  
[ ホスト一覧 ] ページまたは [ IM 構成 ] ページが表示されます。
2. 編集画面を表示する。
  - エージェント構成を編集する場合  
メニューバーから [ 編集 ] - [ エージェント構成編集 ] を選択して [ エージェント構成編集 ] 画面を表示します。
  - リモート監視構成を編集する場合  
メニューバーから [ 編集 ] - [ リモート監視構成編集 ] を選択して [ リモート監視構成編集 ] 画面を表示します。
3. 編集画面のツリー表示領域で、削除するホストを選択し、次のどれかの方法でホストを削除する。
  - ツリー表示領域から削除するホストを選択し、[ ホスト一覧 ] ヘドラッグ & ドロップする。
  - メニューバーから [ 編集 ] - [ ホスト削除 ] を選択する。
  - ツリー表示領域で右クリックして表示されるポップアップメニューから、[ ホスト削除 ] を選択する。

JP1/IM の構成定義情報から選択したホストが削除されます。

上位のホストを削除すると、下位のホストも同時に削除されます。

なお、エージェント構成からホストを削除して反映すると、サーバで保存している JP1/Base のプロファイルリストをクリアし、エージェントで稼働しているプロファイルツリーを再取得します。そのため、サーバで保存している未反映のプロファイルはすべて削除されます。また、リモート監視構成からホストを削除して反映すると、リモート監視のプロファイルはすべて削除されます。

システムの階層構成から対象ホストを削除する場合は、システムの階層構成を反映する前に、プロファイルから対象ホストのイベント転送情報の設定を変更し、JP1 イベントが転送されない設定に変更してください。この設定を変更しないと、システムの階層構成の反映後にもエージェントが保持する構成情報が残っているため、エージェントで発生する JP1 イベントが上位ホストに転送され続けます。

JP1 イベントが転送されない設定に変更する方法を次に示します。

1. システムの階層構成を反映する前に、IM 構成管理のプロファイルからイベント転送情報の設定ファイルについて、JP1 イベントが転送されないようにコメントを挿入するなどの方法で変更する。
2. システムの階層構成を変更する前、または反映したあとにエージェントで `jbsrt_del` コマンドを実行する。

なお、業務グループの参照・操作制限機能を無効にしている場合は、従来どおりシステムの階層構成をいったん削除してから、システムの階層構成を反映します。ただし、無効にしている場合でも、システムの階層構成を削除しないで反映したい場合は、共通定義を設定することで、反映方法を切り替えられます。

### 3. IM 構成管理によるシステムの階層構成の設定

システムの階層構成の反映方法を切り替える場合は、IM 構成反映方式設定ファイル (jplcf\_applyconfig.conf) を使用してください。IM 構成反映方式設定ファイル (jplcf\_applyconfig.conf) の詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「IM 構成反映方式設定ファイル (jplcf\_applyconfig.conf)」(2. 定義ファイル) を参照してください。

#### (2) 更新権を取得する

更新権を取得する手順を次に示します。

エージェント構成を編集した場合

1. [エージェント構成編集] 画面で [更新権取得] チェックボックスをチェックする。

リモート監視構成を編集した場合

1. [リモート監視構成編集] 画面で [更新権取得] チェックボックスをチェックする。

システムの階層構成 (IM 構成) を反映できるようになります。なお、更新権を取得して編集している間、ほかのユーザーはシステムの階層構成を反映できません。

#### (3) システムの階層構成を反映する

システムの階層構成を IM 構成管理が管理するシステムに反映する手順を次に示します。エージェント構成を反映する場合は、反映するエージェントおよび削除するエージェントの JP1/Base がすべて起動している必要があります。

エージェント構成を編集した場合

1. [エージェント構成編集] 画面のメニューバーから [操作] - [エージェント構成の反映] を選択する。  
[エージェント構成編集] 画面で編集した構成定義情報がマネージャーとエージェントに配布されます。

リモート監視構成を編集した場合

1. [リモート監視構成編集] 画面のメニューバーから [操作] - [リモート監視構成の反映] を選択する。  
[リモート監視構成編集] 画面で編集した構成定義情報で構成を更新します。  
リモート監視構成は統合マネージャーまたは拠点マネージャーで構成を管理しているため、各ホストにはアクセスしません。

システムの階層構成の反映結果は、ダイアログに表示されます。また、反映を実行したあとのシステムの階層構成は、[IM 構成管理] 画面の [IM 構成] ページで確認できません。反映に失敗した場合は、マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager 運用ガイド」の「10.5(31) IM 構成管理でシステムの階層構成の反映に失敗した場合の対処方法」を参照して再度反映してください。再度反映した結果、反映に失敗した場合、

[ IM 構成 ] ページで、ツリー表示領域のホストアイコンに、エラーの状態を示すアイコンが表示されます。詳細は、[ IM 構成 ] ページのノード情報表示領域で [ 基本情報 ] ボタンをクリックすると参照できます。

リモート監視構成を反映しても、エージェント構成が反映されていない場合は、[ IM 構成 ] ページのツリー表示領域で、システムの階層構成がグレー表示されます。リモート監視構成を使用する場合は、エージェント構成を反映してください。

#### (4) 更新権を解除する

更新権を解除する手順を次に示します。

エージェント構成を編集した場合

1. [ エージェント構成編集 ] 画面で [ 更新権取得 ] チェックボックスのチェックを外す。

リモート監視構成を編集した場合

1. [ リモート監視構成編集 ] 画面で [ 更新権取得 ] チェックボックスのチェックを外す。

ほかのユーザーがシステムの階層構成を反映できるようになります。

### 3.2.5 システムの階層構成の同期を取る

システムの階層構成 ( IM 構成 ) の同期を取る手順を次に示します。

1. [ IM 構成管理 ] 画面の [ ホスト一覧 ] タブまたは [ IM 構成 ] タブをクリックする。  
[ ホスト一覧 ] ページまたは [ IM 構成 ] ページが表示されます。
2. メニューバーから [ 操作 ] - [ IM 構成同期 ] を選択する。  
統合マネージャーと拠点マネージャー間で、構成定義情報の同期が実行されます。  
統合マネージャーの下位に拠点マネージャーが定義されていない場合は、システム構成定義情報の同期は実行されません。

## 3.3 仮想化システム構成の設定

ここでは、システム構築時に、IM 構成管理の管理情報をエクスポート・インポートして、仮想化構成を IM 構成管理で管理するための設定や、セントラルスコープで監視するための設定の手順を説明します。

### 3.3.1 IM 構成管理で仮想化構成を管理する

ここでは、IM 構成管理で仮想化構成を管理するための設定について説明します。

#### (1) 仮想化構成を管理するための前提条件

仮想化構成を管理するために必要な前提条件を次に示します。

##### 仮想化システム管理ホスト

JP1/SC/CM、SCVMM、または vCenter の仮想化環境管理ソフトウェアがインストールされている必要があります。

##### VMM ホスト

次の仮想化ソフトウェアがインストールされている必要があります。

- 仮想化システム管理ホストが JP1/SC/CM の場合：Virtage
- 仮想化システム管理ホストが SCVMM の場合：Hyper-V  
なお、vCenter もインストールできます。
- 仮想化システム管理ホストが vCenter の場合：VMware ESX

##### 前提 OS

SCVMM を使用する場合、前提 OS は、Windows Server 2008 です。

##### マネージャーおよび OS 上で必要な条件

仮想化構成を管理するために必要なマネージャーおよび OS 上の条件を次の表に示します。

表 3-1 仮想化構成を管理するために必要なマネージャーおよび OS 上の条件

仮想化システム管理ホストのソフトウェア	マネージャー上で必要な条件	システム上（ホスト OS、ゲスト OS で）必要な条件
JP1/SC/CM	なし	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Virtage で管理するゲスト OS に、IP アドレスとホスト名が設定されていること。</li> <li>• JP1/SC/CM が稼働するホストの JP1/Base とマネージャーが通信できる環境になっていること。</li> </ul>

仮想化システム管理ホストのソフトウェア	マネージャー上で必要な条件	システム上（ホスト OS，ゲスト OS で）必要な条件
SCVMM	<ul style="list-style-type: none"> <li>接続先 SCVMM のドメイン名，そのドメインで管理者権限を持つユーザー名，およびパスワードが IM 構成管理に登録されていること。</li> <li>マネージャーに SCVMM 管理コンソールがインストールされていること。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hyper-V で稼働するゲスト OS に Hyper-V Integrated Services がインストールされ，IP アドレスとホスト名が設定されていること。</li> <li>マネージャーから，SCVMM 管理コンソールが SCVMM と通信できる環境になっていること。</li> </ul>
vCenter	接続先 vCenter のアカウントのユーザー ID とパスワードが IM 構成管理に登録されていること。	<ul style="list-style-type: none"> <li>VMware ESX で稼働するゲスト OS に VMware Tools がインストールされ，IP アドレスとホスト名が設定されていること。</li> <li>vCenter が稼働するホストとマネージャーが通信できる環境になっていること。</li> </ul>

詳細は，マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager 導入・設計ガイド」の「6.3 仮想化システム構成の管理」を参照してください。

#### JP1 権限レベル

IM 構成管理で仮想化構成を管理するには，次のどちらかの JP1 権限レベルで操作してください。

- JP1\_CF\_Admin
- JP1\_CF\_Manager

なお，IM 構成管理・ビューアーから仮想化システム構成をセントラルスコープへ反映する場合，IM 構成管理・ビューアーにログインしている JP1 ユーザーに次の権限が必要です。

- JP1 資源グループ：JP1\_Console
- JP1 権限レベル：JP1\_Console\_Admin

## (2) 仮想化構成情報を設定する

次のどちらかの方法で，JP1/IM のシステムに追加する仮想ホストに関する情報を設定します。

### (a) [ホスト登録] 画面から登録する

[IM 構成管理] 画面から [ホスト登録] 画面を呼び出して，新しい仮想ホストを登録します。

1. [IM 構成管理] 画面の [ホスト一覧] タブをクリックして，[ホスト一覧] ページを表示する。

### 3. IM 構成管理によるシステムの階層構成の設定

2. 次のどちらかの方法で [ ホスト登録 ] 画面を表示する。
  - ツリー表示領域の [ ホスト一覧 ] を選択し、メニューバーから [ 編集 ] - [ ホスト登録 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ ホスト登録 ] を選択する。
3. [ ホスト登録 ] 画面に表示される項目を指定して、新しいホストを登録する。  
[ ホスト種別 ] に「物理ホスト」または「仮想ホスト」を選択する。  
[ ホスト種別 ] に「物理ホスト」を選択した場合  
    [ 仮想化管理設定 ] 画面で当該ホストの仮想化管理種別を指定する。  
[ ホスト種別 ] に「仮想ホスト」を選択した場合  
    [ VMM ホスト ] に仮想マシンモニターが動作しているホストのホスト名を指定する。  
    [ 仮想化管理種別 ] に当該ホストの仮想化管理種別を指定する。

#### (b) 仮想化構成情報をインポートする

仮想化ソフトウェアおよび仮想化環境管理ソフトウェアから取得した仮想化構成情報を IM 構成管理が動作するマネージャーにインポートして、新しい仮想ホストを登録します。

1. IM 構成管理の管理情報をエクスポートする。  
IM 構成管理が動作するマネージャーで、`jcfexport` コマンドを実行し、IM 構成管理 DB に登録された IM 構成管理の管理情報 (`host_input_data.csv` ファイル) をエクスポートします。
2. 仮想化構成情報をファイルに出力する。  
同じマネージャーで次のコマンドを実行し、仮想化構成情報を仮想化構成情報ファイルに出力します。
  - SCVMM の場合 : `jcfcolvmscvmm` コマンド
  - vCenter の場合 : `jcfcolvmvc` コマンド
  - Virtage の場合 : `jcfcolvmvirtage` コマンド
  - VMware ESX の場合 : `jcfcolvmesx` コマンド

#### 注

Windows 限定のコマンドです。

なお、vCenter または VMware ESX で SSL を使う方法 (https) で通信している場合は、vCenter 用または VMware ESX 用の証明書を組み込む必要があります。証明書の組み込み方法は、「(5) 証明書を組み込む」を参照してください。

3. 手順 1 でエクスポートしたファイル名を変更する。  
`jcfexport` コマンドが出力した `host_input_data.csv` ファイルを、別の名前に変更します。
4. エクスポートした IM 構成管理の管理情報に仮想化構成情報ファイルの内容を反映する。  
同じマネージャーで `jcfmkhostsdata` コマンドを実行し、エクスポートした IM 構

成管理の管理情報に、仮想化構成情報ファイルの内容を反映します。

このとき、手順 2 で出力したファイルと手順 3 で名前を変更したファイルを `jcfmkhostsdata` コマンドでマージします。`jcfmkhostsdata` コマンドの `-o` オプションで指定したマージ結果のファイルを手順 1 で出力したディレクトリに `host_input_data.csv` ファイルとして配置します。

#### 5. 更新した IM 構成管理の管理情報をインポートする。

同じマネージャーで `jcfimport` コマンドを実行し、手順 4 で更新した IM 構成管理の管理情報 (`host_input_data.csv` ファイル) をインポートします。

`jcfimport` コマンドでインポートすると、IM 構成管理が持つホスト、システムの階層構成 (IM 構成)、およびプロファイルの 3 種類の情報は削除されます。プロファイルを管理するには、インポート後にこの 3 種類の情報を収集する必要があります。3 種類の情報を収集する手順を次に示します。

1. [IM 構成管理] 画面の [ホスト一覧] ページを表示する。
2. ツリー表示領域の [ホスト一覧] を選択し、[下位ホスト情報] に表示されるホストをすべて選択する。
3. メニューバーから [操作] - [ホスト情報収集] を選択する。
4. メニューバーから [操作] - [IM 構成取得] を選択する。
5. メニューバーから [操作] - [プロファイル一括収集] を選択する。  
プロファイルの一括収集が実行されます。

### (3) 仮想ホストをシステムの階層構成に追加する

IM 構成管理・ビューアーを操作して、「(2) 仮想化構成情報を設定する」で登録した仮想ホストを、システムの階層構成 (IM 構成) に追加します。JP1/IM のシステム構成にホストを追加する方法については、「3.2.4 システムの階層構成を編集する」を参照してください。

### (4) システムの階層構成をシステムに反映する

IM 構成管理・ビューアーを操作して、「(3) 仮想ホストをシステムの階層構成に追加する」で設定したシステムの階層構成 (IM 構成) を、システムに反映します。システムの階層構成をシステムに反映する方法については、「3.2.4(3) システムの階層構成を反映する」を参照してください。

反映後、[IM 構成管理] 画面の [IM 構成] ページで、物理ホストと仮想ホストの階層関係を表示できるようになります。

### (5) 証明書を組み込む

vCenter および VMware ESX の仮想化構成情報を取得する場合に使用する通信方法には、SSL を使う方法 (`https`) と SSL を使わない方法 (`http`) の 2 種類があります。

### 3. IM 構成管理によるシステムの階層構成の設定

vCenter または VMware ESX との通信に SSL を使用する場合は、通信先の vCenter ホストまたは VMware ESX ホストの証明書を JP1/IM - Manager が動作するマネージャーに組み込む必要があります。証明書の組み込みは、通信する vCenter または VMware ESX の件数分だけ実施してください。

ここでは、vCenter ホストまたは VMware ESX ホストの証明書を組み込む手順の概要を説明します。詳細については、vCenter または VMware ESX が提供するドキュメントを参照してください。

#### (a) 証明書を入手する

VMware ESX から SSL 証明書を入手するには、Internet Explorer を使う方法と、証明書ファイルを直接入手する方法があります。vCenter から SSL 証明書を入手するには、Internet Explorer を使う方法を使用します。それぞれの手順を次に示します。

##### Internet Explorer を使う場合

ここでは、Windows Server 2003 で Internet Explorer 6.0 を使用した場合の手順について説明します。その他のブラウザを使用する場合は、ブラウザのヘルプを参照してください。

1. <https://vCenter> または VMware ESX ホスト名にアクセスする。  
[セキュリティの警告] ダイアログボックスが表示されます。  
[セキュリティの警告] ダイアログボックスに [証明書の表示] ボタンが表示されている場合は、手順 3 に進んでください。  
[セキュリティの警告] ダイアログボックスが表示されない場合は、ブラウザの右下に表示されている鍵のアイコン (SSL 認証) をダブルクリックして、手順 4 に進んでください。
2. [OK] ボタンをクリックする。  
手順 1 とは別の [セキュリティの警告] ダイアログボックスが表示されます。
3. [証明書の表示] ボタンをクリックする。  
[証明書] ダイアログボックスが表示されます。
4. [詳細] タブをクリックし、[ファイルにコピー] ボタンをクリックする。  
[証明書のエクスポート ウィザード] ダイアログボックスが表示されます。
5. [次へ] ボタンをクリックする。
6. [DER encoded binary X509 (CER)] を選択し、[次へ] ボタンをクリックする。
7. [ファイル名] テキストボックスに、保存する証明書ファイル名を任意で指定し、[次へ] ボタンをクリックする。
8. [完了] ボタンをクリックする。

##### 証明書ファイルを直接入手する場合

VMware ESX 3.5 の場合は、VMware ESX ホストの `/etc/vmware/ssl/rui.crt` に

証明書のファイルが格納されています。

(b) 証明書を IM 構成管理に組み込む

入手した証明書を次の手順で、IM 構成管理に組み込みます。

Windows の場合

この作業は、Administrators 権限を持つユーザーで実施してください。

1. コマンドプロンプトを開き、Manager パス ¥bin¥jre¥bin に移動する。
2. Keytool コマンドを実行して、証明書を IM 構成管理に組み込む。

```
keytool -import -file 証明書ファイル名 -alias ホスト名 -keystore
..¥..¥..¥data¥imcf¥vmware.keystore
```

注：論理ホストに証明書を組み込む場合は、"¥..¥..¥.."を"共有ディレクトリ ¥JP1IMM"に読み替えてください。

証明書ファイル名には、「(a) 証明書を入手する」で取得した証明書ファイルをパスを含めて指定します。

ホスト名には、証明書取得先の vCenter または VMware ESX のホスト名を指定します。

3. キーストアのパスワード（ユーザー任意）を入力する。  
証明書を複数組み込む場合は、同じパスワードを入力してください。
4. 証明書を信頼するかどうかを確認するメッセージが表示されるので、「yes」を入力する。  
証明書が IM 構成管理に組み込まれます。
5. 手順 1 から手順 4 の作業を vCenter または VMware ESX のホストの件数分だけ繰り返す。

UNIX の場合

この作業は、スーパーユーザー権限を持つユーザーで実施してください。

1. コンソールまたはターミナルを開き、cd /opt/jp1imm/bin/jre/bin を実行する。
2. Keytool コマンドを実行して、証明書を IM 構成管理に組み込む。

```
./keytool -import -file 証明書ファイル名 -alias ホスト名 -keystore /
var/opt/jp1imm/data/imcf/vmware.keystore
```

注：論理ホストに証明書を組み込む場合は、"/var/opt/jp1imm"を"共有ディレクトリ /jp1imm"に読み替えてください。

証明書ファイル名には、「(a) 証明書を入手する」で取得した証明書ファイルをパスを含めて指定します。

ホスト名には、証明書取得先の vCenter または VMware ESX のホスト名を指定します。

3. キーストアのパスワード（ユーザー任意）を入力する。

### 3. IM 構成管理によるシステムの階層構成の設定

証明書を複数組み込む場合は、同じパスワードを入力してください。

4. 証明書を信頼するかどうかを確認するメッセージが表示されるので、「yes」を入力する。

証明書が IM 構成管理に組み込まれます。

5. 手順 1 から手順 4 の作業を vCenter または VMware ESX のホストの件数分だけ繰り返す。

#### (c) 証明書を削除する

証明書を IM 構成管理から削除する場合の手順を次に示します。

Windows の場合

1. コマンドプロンプトを開き、Manager パス `%bin%jre%bin` に移動する。
2. Keytool コマンドを実行して、証明書を IM 構成管理から削除する。

```
keytool -delete -alias ホスト名 -keystore  
..%..%.%data%imcf%vmware.keystore
```

注：論理ホストの証明書を削除する場合は、"`..%..%.%`"を"共有ディレクトリ `%JP1IMM`"に読み替えてください。

ホスト名には、削除する証明書に該当する vCenter または VMware ESX のホスト名を指定します。

3. 「(b) 証明書を IM 構成管理に組み込む」で設定したパスワードを入力する。  
指定した vCenter または VMware ESX のホストの証明書が IM 構成管理から削除されます。

UNIX の場合

1. コンソールまたはターミナルを開き、`cd /opt/jplimm/bin/jre/bin` を実行する。
2. Keytool コマンドを実行して、証明書を IM 構成管理から削除する。

```
./keytool -delete -alias ホスト名 -keystore /var/opt/jplimm/data/  
imcf/vmware.keystore
```

注：論理ホストの証明書を削除する場合は、"`/var/opt/jplimm`"を"共有ディレクトリ `/jplimm`"に読み替えてください。

ホスト名には、削除する証明書に該当する vCenter または VMware ESX のホスト名を指定します。

3. 「(b) 証明書を IM 構成管理に組み込む」で設定したパスワードを入力する。  
指定した vCenter または VMware ESX のホストの証明書が IM 構成管理から削除されます。

#### (6) VMware ESX の通信種別を変更する

`jcfcolvmesx` コマンドは、VMware Infrastructure SDK のインターフェースを使って VMware ESX と通信し、仮想化構成情報を取得できます。

VMware Infrastructure SDK では、`jcfcolvmesx` コマンドと VMware ESX との通信について、SSL を使う方法 (https) だけを許可する設定と、SSL を使わない方法 (http) だけを許可する設定を選択できます。デフォルトでは、SSL を使う通信 (https) だけを許可する設定になっています。

ここでは、VMware Infrastructure SDK が許可する通信種別を変更する手順の概要を説明します。詳細については、VMware ESX が提供するドキュメントを参照してください。

1. VMware ESX のサービスコンソールに、スーパーユーザー権限でログインする。
2. `/etc/vmware/hostd` に移動する。
3. `proxy.xml` ファイルをテキストエディターで開く。
4. `proxy.xml` ファイルの `<EndpointList>` タグにある、VMware Infrastructure SDK の項目を変更して、ファイルを保存する。

次の定義例の太字部分を、使用する通信種別に合わせて変更します。

```
...
<e id="1">
  <_type>vim.ProxyService.NamedPipeServiceSpec</_type>
  <accessMode>httpsWithRedirect</accessMode>
  <pipeName>/var/rum/vmware/proxy-sdk</pipeName>
  <serverNamespace>/sdk</serverNamespace>
</e>
...
```

- SSL を使用する方法 (https) だけを許可する場合は、`httpsWithRedirect` を指定します。
  - SSL を使用しない方法 (http) だけを許可する場合は、`httpOnly` を指定します。
  - SSL を使用する方法 (https) と SSL を使用しない方法 (http) の両方を許可する場合は、`httpAndHttps` を指定します。
5. 次のコマンドを実行し、`vmware-hostd` プロセスを再起動する。
 

```
service mgmt-vmware restart
```

### 3.3.2 仮想化システムの構成情報を収集する

[ IM 構成管理 ] 画面から仮想化システムの構成情報を収集する手順を次に示します。

1. [ IM 構成管理 ] 画面から仮想化システム管理ホストが登録されていることを確認する。仮想化システム管理ホストが登録されていない場合は、登録してください。登録手順は、「3.3.1(2)(a) [ ホスト登録 ] 画面から登録する」を参照してください。
2. 次のどちらかの方法で仮想化システムの構成情報を収集する。
  - 情報を一括収集する場合は、[ IM 構成管理 ] 画面のメニューから「仮想化構成一括収集」を選択する。
  - 特定のホストの情報を収集する場合は、[ IM 構成管理 ] 画面で情報を収集するホストを選択して、メニューから [ 仮想化構成収集 ] を選択する。

### 3. IM 構成管理によるシステムの階層構成の設定

収集が完了すると、[ IM 構成管理 ] 画面のホスト一覧にホスト名が追加されます。

なお、仮想ホストはマネージャーに登録された順番で表示されます。参照したい仮想ホストを探す場合の手順を次に示します。

1. [ ホスト一覧 ] ページを開き、[ 下位ホスト情報 ] ボタンをクリックする。
2. 下位ホスト情報の中で参照したいホストを特定できる項目名（ホスト名、IP アドレス、ホスト種別など）をクリックしてソートする。

指定したホストの管理する仮想化構成が変更された場合は、手順 2 を再実施してください。

### 3.3.3 セントラルスコープで仮想化構成を監視する

ここでは、セントラルスコープで仮想化構成を監視するための監視ツリーを作成するための設定について説明します。

#### (1) 前提となるセントラルスコープの監視ツリーの条件

仮想化構成を監視する場合、セントラルスコープの監視ツリーに表示されている監視対象のホストのツリー部分を、仮想化構成でグルーピングします。その結果、仮想化構成の監視ツリーが生成されます。そのため、仮想化構成の監視ツリーを生成するためには、生成元のセントラルスコープの監視ツリーは、監視オブジェクトがサーバ単位でグルーピングされているサーバ指向の監視ツリーである必要があります。

サーバ指向ではない監視ツリーを基に仮想化構成の監視ツリーを生成する場合、生成した仮想化構成の監視ツリーを修正する必要があります。

#### (2) セントラルスコープの監視ツリーに仮想化構成情報を反映する

次のどちらかの方法で、セントラルスコープの監視ツリーに仮想化構成情報を反映します。

##### (a) [ IM 構成管理 ] 画面から反映する

1. [ IM 構成管理 ] 画面のメニューバーから [ 操作 ] - [ 仮想化構成 ] - [ セントラルスコープ監視ツリー反映 ] を選択する。  
セントラルスコープの監視ツリーに仮想化構成情報が反映されます。

##### (b) 仮想化構成情報をインポートする

1. IM 構成管理の管理情報をエクスポートする。  
仮想化構成を管理している IM 構成管理が動作するマネージャーで、`jcfexport` コマンドを実行し、IM 構成管理 DB に登録された IM 構成管理の管理情報をエクスポートします。  
エクスポートできる IM 構成管理の管理情報については、マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager 導入・設計ガイド」の「6.7.1 IM 構成管理でエクスポート・インポートの対象となる情報」を参照してください。

2. セントラルスコープの監視ツリー情報をエクスポートする。  
同じマネージャーで、`jcsdbexport` コマンドを実行して、セントラルスコープの監視ツリー情報をエクスポートします。
3. エクスポートした IM 構成管理の管理情報とセントラルスコープの監視ツリー情報をマージする。  
同じマネージャーで、`jcfmkcsdata` コマンドを実行して、エクスポートした IM 構成管理の管理情報とセントラルスコープの監視ツリー情報をマージします。
4. 手順 3 でマージした情報をセントラルスコープにインポートする。  
同じマネージャーで、`jcsdbimport` コマンドを実行して、エクスポートされた IM 構成管理の管理情報をインポートします。セントラルスコープの監視ツリーに、仮想化構成の監視ツリーが追加されます。

## 3.4 業務グループの設定

---

業務グループを設定するには、次の前提条件を満たす必要があります。

- IM データベース（統合監視 DB および IM 構成管理 DB）が有効である  
IM データベースを有効にする方法については、Windows の場合、「1.4 IM データベースの構築」、UNIX の場合、「2.4 IM データベースの構築」を参照してください。
- 業務グループを管理するための JP1 ユーザーが準備されている  
業務グループの JP1 ユーザーについては、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「11.5.4 業務グループの検討」を参照してください。

この節では、次の設定について説明します。

- 業務グループを新規に構築する
- 業務グループにホストを追加する
- 業務グループからホストを削除する
- セントラルスコープで業務グループを監視する

### 3.4.1 業務グループを新規に構築する

業務グループを新規に構築する手順を説明します。

#### (1) 業務グループを設定する

業務グループを作成し、作成した業務グループにホストを割り当てます。業務グループの設定は、次の作業を組み合わせる実施します。

- 業務グループの作成
- 業務グループのプロパティの編集
- 業務グループの削除
- 業務グループに所属するホストの登録または登録解除
- 業務グループに所属するホストの一覧表示

##### (a) 業務グループの作成

業務グループを新規に作成する手順を次に示します。

1. [ IM 構成管理 ] 画面の [ 業務グループ ] タブをクリックする。  
[ 業務グループ ] ページが表示されます。
2. [ 業務グループ ] ページで [ 更新権取得 ] チェックボックスをチェックする。
3. [ 業務グループ ] ページのツリー表示領域に表示されているルートノードを選択し、右クリックして表示されるポップアップメニューから [ 新規作成 ] を選択する。  
[ 業務グループの新規作成 ] 画面が表示されます。
4. [ 業務グループの新規作成 ] 画面の [ 業務グループ名 ], [ 割り当て JP1 資源グループ

名],[コメント]を入力する。

5. [OK] ボタンをクリックする。  
業務グループが新規に作成されます。

[業務グループの新規作成]画面については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.14 [業務グループの新規作成]画面」を参照してください。

#### (b) 業務グループのプロパティの編集

業務グループのプロパティを編集する手順を次に示します。

1. [IM 構成管理]画面の[業務グループ]タブをクリックする。  
[業務グループ]ページが表示されます。
2. [業務グループ]ページで[更新権取得]チェックボックスをチェックする。
3. [業務グループ]ページのツリー表示領域に表示されているノードを選択し、右クリックして表示されるポップアップメニューから[基本情報編集]を選択する。  
[業務グループ基本情報編集]画面が表示されます。
4. [業務グループ基本情報編集]画面の[業務グループ名],[割り当てJP1 資源グループ名],[コメント]を編集する。
5. [OK] ボタンをクリックする。  
業務グループの編集内容が登録されます。

[業務グループ基本情報編集]画面については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.15 [業務グループ基本情報編集]画面」を参照してください。

#### (c) 業務グループの削除

業務グループを削除する手順を次に示します。

1. [IM 構成管理]画面の[業務グループ]タブをクリックする。  
[業務グループ]ページが表示されます。
2. [業務グループ]ページで[更新権取得]チェックボックスをチェックする。
3. [業務グループ]ページのツリー表示領域に表示されているノードを選択し、右クリックして表示されるポップアップメニューから[削除]を選択する。  
業務グループとその下の階層の監視グループがすべて削除されます。

[IM 構成管理]画面については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.1 [IM 構成管理]画面」を参照してください。

#### (d) 業務グループに所属するホストの登録または登録解除

業務グループに所属するホストを登録または登録解除する手順を次に示します。

### 3. IM 構成管理によるシステムの階層構成の設定

1. [ IM 構成管理 ] 画面の [ 業務グループ ] タブをクリックする。  
[ 業務グループ ] ページが表示されます。
2. [ 業務グループ ] ページで [ 更新権取得 ] チェックボックスをチェックする。
3. [ 業務グループ ] ページのツリー表示領域に表示されている、ホストを登録または登録解除したい業務グループのノードを選択し、右クリックして表示されるポップアップメニューから [ 所属ホストの登録 / 解除 ] を選択する。  
[ 所属ホストの登録 / 登録解除 ] 画面が表示されます。
4. [ 所属ホストの登録 / 登録解除 ] 画面の [ 登録候補ホスト ] リストから登録したいホストを選択し、[ 登録 ] ボタンをクリックする。登録解除したいときは [ 登録済みホスト ] リストから登録解除したいホストを選択し、[ 解除 ] ボタンをクリックする。  
選択したホストが登録または登録解除されます。

[ 所属ホストの登録 / 登録解除 ] 画面については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.18 [ 所属ホストの登録 / 登録解除 ] 画面」を参照してください。

#### (e) 業務グループに所属するホストの一覧表示

業務グループに所属するホストを一覧表示する手順を次に示します。

1. [ IM 構成管理 ] 画面の [ 業務グループ ] タブをクリックする。  
[ 業務グループ ] ページが表示されます。
2. [ 業務グループ ] ページのツリー表示領域に表示されているノードの中から所属ホストの一覧を表示したい業務グループのノードを選択する。
3. [ 業務グループ ] ページのノード情報表示領域の [ 所属ホスト一覧 ] ボタンをクリックする。  
選択した業務グループに所属しているホストの一覧が表示されます。基本情報を表示したいときは [ 基本情報 ] ボタンをクリックします。

[ IM 構成管理 ] 画面については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.1 [ IM 構成管理 ] 画面」を参照してください。

#### (2) 監視グループを設定する

システム全体を監視する管理者は、業務システムを監視する管理者にヒアリングして業務グループ内のホストをグルーピングします。グルーピングした内容を監視グループとして登録します。監視グループは、次に示す手順で設定します。

- 監視グループの作成
- 監視グループのプロパティの編集
- 監視グループの削除
- 監視グループのコピー
- 監視グループの切り取り
- 監視グループの貼り付け

- 監視グループに所属するホストの登録または登録解除
- 監視グループに所属するホストの一覧表示

(a) 監視グループの作成

監視グループを新規に作成する手順を次に示します。

1. [ IM 構成管理 ] 画面の [ 業務グループ ] タブをクリックする。  
[ 業務グループ ] ページが表示されます。
2. [ 業務グループ ] ページで [ 更新権取得 ] チェックボックスをチェックする。
3. [ 業務グループ ] ページのツリー表示領域に表示されている業務グループのノードを選択し、右クリックして表示されるポップアップメニューから [ 新規作成 ] を選択する。  
[ 監視グループの新規作成 ] 画面が表示されます。
4. [ 監視グループの新規作成 ] 画面の [ 監視グループ名 ], [ コメント ] を入力する。
5. [ OK ] ボタンをクリックする。  
選択した業務グループの下の階層に新規に監視グループが作成されます。監視グループを選択した場合は、選択した監視グループの下の階層に新規に監視グループが作成されます。

[ 監視グループの新規作成 ] 画面については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.16 [ 監視グループの新規作成 ] 画面」を参照してください。

(b) 監視グループのプロパティの編集

監視グループのプロパティを編集する手順を次に示します。

1. [ IM 構成管理 ] 画面の [ 業務グループ ] タブをクリックする。  
[ 業務グループ ] ページが表示されます。
2. [ 業務グループ ] ページで [ 更新権取得 ] チェックボックスをチェックする。
3. [ 業務グループ ] ページのツリー表示領域に表示されているノードを選択し、右クリックして表示されるポップアップメニューから [ 基本情報編集 ] を選択する。  
[ 監視グループ基本情報編集 ] 画面が表示されます。
4. [ 監視グループ基本情報編集 ] 画面の [ 監視グループ名 ], [ コメント ] を編集する。
5. [ OK ] ボタンをクリックする。  
監視グループの編集内容が登録されます。

[ 監視グループ基本情報編集 ] 画面については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.17 [ 監視グループ基本情報編集 ] 画面」を参照してください。

### 3. IM 構成管理によるシステムの階層構成の設定

#### (c) 監視グループの削除

監視グループを削除する手順を次に示します。

1. [ IM 構成管理 ] 画面の [ 業務グループ ] タブをクリックする。  
[ 業務グループ ] ページが表示されます。
2. [ 業務グループ ] ページで [ 更新権取得 ] チェックボックスをチェックする。
3. [ 業務グループ ] ページのツリー表示領域に表示されているノードを選択し、右クリックして表示されるポップアップメニューから [ 削除 ] を選択する。  
監視グループとその下の階層の監視グループがすべて削除されます。

#### (d) 監視グループのコピー

監視グループをコピーする手順を次に示します。

1. [ IM 構成管理 ] 画面の [ 業務グループ ] タブをクリックする。  
[ 業務グループ ] ページが表示されます。
2. [ 業務グループ ] ページのツリー表示領域に表示されているノードを選択し、右クリックして表示されるポップアップメニューから [ コピー ] を選択する。  
監視グループとその下の階層の監視グループがすべてコピーされます。

#### (e) 監視グループの切り取り

監視グループを切り取る手順を次に示します。

1. [ IM 構成管理 ] 画面の [ 業務グループ ] タブをクリックする。  
[ 業務グループ ] ページが表示されます。
2. [ 業務グループ ] ページのツリー表示領域に表示されているノードを選択し、右クリックして表示されるポップアップメニューから [ 切り取り ] を選択する。  
監視グループとその下の階層の監視グループがすべて切り取られます。

#### (f) 監視グループの貼り付け

「(d) 監視グループのコピー」または「(e) 監視グループの切り取り」で操作をした内容を貼り付けます。貼り付け先に指定できるのは、同じ業務グループのノードだけです。

監視グループを貼り付ける手順を次に示します。

1. [ 業務グループ ] ページのツリー表示領域に表示されているノードを選択し、右クリックして表示されるポップアップメニューから [ 貼り付け ] を選択する。  
右クリックで選択したノードの下にコピーまたは切り取りをした監視グループが貼り付けられます。貼り付け先と同じ名前の監視グループまたはホストが見つかった場合、[ 監視グループ名の変更 ] 画面が表示されるので、名称を変更してください。

#### (g) 監視グループに所属するホストの登録または登録解除

監視グループに所属するホストを登録または登録解除する手順を次に示します。なお、監視グループに所属させるホストは、業務グループにあらかじめ登録しておいてください。

1. [ IM 構成管理 ] 画面の [ 業務グループ ] タブをクリックする。  
[ 業務グループ ] ページが表示されます。
2. [ 業務グループ ] ページで [ 更新権取得 ] チェックボックスをチェックする。
3. [ 業務グループ ] ページのツリー表示領域に表示されているノードの中からホストを登録または登録解除したい監視グループのノードを選択し、右クリックして表示されるポップアップメニューから [ 所属ホストの登録 / 解除 ] を選択する。  
[ 所属ホストの登録 / 登録解除 ] 画面が表示されます。
4. [ 所属ホストの登録 / 登録解除 ] 画面の [ 登録候補ホスト ] リストから登録したいホストを選択し、[ 登録 ] ボタンをクリックする。登録解除したいときは [ 登録済みホスト ] リストから登録解除したいホストを選択し、[ 解除 ] ボタンをクリックする。  
選択したホストが登録または登録解除されます。

[ 所属ホストの登録 / 登録解除 ] 画面については、マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager 画面リファレンス」の「4.18 [ 所属ホストの登録 / 登録解除 ] 画面」を参照してください。

#### (h) 監視グループに所属するホストの一覧表示

監視グループに所属するホストを一覧表示する手順を次に示します。

1. [ IM 構成管理 ] 画面の [ 業務グループ ] タブをクリックする。  
[ 業務グループ ] ページが表示されます。
2. [ 業務グループ ] ページのツリー表示領域に表示されているノードの中から所属ホストの一覧を表示したい監視グループのノードを選択する。
3. [ 業務グループ ] ページのノード情報表示領域の [ 所属ホスト一覧 ] ボタンをクリックする。  
選択した監視グループに所属しているホストの一覧が表示されます。基本情報を表示したいときは [ 基本情報 ] ボタンをクリックします。

### (3) 業務グループを反映する

編集した業務グループと監視グループを、次の手順で IM 構成管理 DB およびセントラルコンソールに反映します。

業務グループや監視グループを反映すると、セントラルコンソールの次の定義に指定された業務グループ・監視グループの名称が最新の名称に変更されます。なお、業務グループや監視グループを削除した場合、セントラルコンソールで指定していた業務グループ・監視グループの名称が "/" となり、無効になります。

- 重要イベント定義
- イベント検索条件
- イベント取得フィルター（拡張モードの共通除外条件）
- ユーザーフィルター
- 表示フィルター

### 3. IM 構成管理によるシステムの階層構成の設定

- 相関イベント発行定義
- 自動アクション定義
- アクション結果更新条件
- コマンドボタン定義
- 重大度変更定義
- 発生元ホストマッピング定義

反映する手順を次に示します。

1. [ IM 構成管理 ] 画面の [ 業務グループ ] タブをクリックする。  
[ 業務グループ ] ページが表示されます。
2. [ 業務グループ ] ページで [ 更新権取得 ] チェックボックスをチェックする。
3. メニューバーから [ 操作 ] - [ 業務グループ ] - [ 業務グループ反映 ] を選択する。  
[ 業務グループ ] 画面の表示内容でホスト情報が更新され、構成定義情報が最新の状態になります。
4. [ 業務グループ ] ページで [ 更新権取得 ] チェックボックスのチェックを外す。

#### (4) 業務グループの参照・操作制限を設定する

システム管理者は、業務システムを監視する管理者に業務グループの参照・操作制限を設定できます。参照・操作制限を設定する方法については「4.17 業務グループの参照・操作制限の設定」を参照してください。

以上の作業で業務システムを監視する管理者は、自分の業務システムについてだけ参照・操作ができるようになります。

## 3.4.2 業務グループにホストを追加する

業務グループにホストを追加する手順を説明します。

### (1) 業務グループに監視対象のホストを追加する

システム全体を監視する管理者は、業務システムを監視する管理者からの依頼に基づき業務グループに監視対象のホストを追加します。業務グループに監視対象のホストを追加する手順については、「3.4.1(1)(d) 業務グループに所属するホストの登録または登録解除」を参照してください。

### (2) 監視グループに監視対象のホストを追加する

業務システムを監視する管理者からの依頼内容が「監視グループに監視対象のホストを追加する」であった場合、システム全体を監視する管理者は、監視グループに監視対象のホストを追加します。監視グループに監視対象のホストを追加する手順については、「3.4.1(2)(g) 監視グループに所属するホストの登録または登録解除」を参照してください。

### 3.4.3 業務グループからホストを削除する

#### (1) 業務グループから監視対象のホストの割り当てを登録解除する

システム全体を監視する管理者は、業務システムを監視する管理者から監視対象のホストの割り当てを登録解除する依頼があった場合、業務グループから監視対象のホストの割り当てを登録解除します。業務グループから監視対象のホストの割り当てを登録解除する手順については、「3.4.1(1)(d) 業務グループに所属するホストの登録または登録解除」を参照してください。

### 3.4.4 セントラルスコープで業務グループを監視する

ここでは、セントラルスコープで業務グループを監視するための設定について説明します。

#### (1) 前提条件

業務グループ情報および監視グループ情報を、セントラルスコープの監視ツリーに反映するための前提条件を次に示します。

- セントラルスコープが有効であること
- 業務グループが反映済みであること
- IM 構成管理のログインユーザーに、JP1\_Console 資源グループの JP1\_CF\_Admin 権限と JP1\_Console\_Admin 権限の両方が設定されていること

#### (2) セントラルスコープの監視ツリーに業務グループ情報および監視グループ情報を反映する

次のどちらかの方法で、セントラルスコープの監視ツリーに業務グループ情報および監視グループ情報を反映します。

なお、業務グループと監視グループの階層構成をセントラルスコープの監視ツリーに反映する場合、ホストの表示順が変更になる場合があります。

##### (a) [ IM 構成管理 ] 画面から反映する

1. [ IM 構成管理 ] 画面メニューバーから [ 操作 ] - [ 業務グループ ] - [ セントラルスコープ監視ツリー反映 ] を選択する。  
業務グループ情報および監視グループ情報がセントラルスコープの監視ツリーに反映されます。

##### (b) 業務グループ情報および監視グループ情報をインポートする

1. 業務グループ情報および監視グループ情報をエクスポートする。  
IM 構成管理が動作するマネージャーで、jcfexport コマンドを実行し、IM 構成管理 DB に登録された業務グループ情報および監視グループ情報をエクスポートします。
  - 業務グループ情報および監視グループ情報だけをエクスポートする場合

### 3. IM 構成管理によるシステムの階層構成の設定

`jcfexport` コマンドを `-g` オプションを指定して実行してください。

- IM 構成管理の管理情報のすべての情報をエクスポートする場合

`jcfexport` コマンドを `-a` オプションを指定して実行してください。

エクスポートできる IM 構成管理の管理情報については、マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager 導入・設計ガイド」の「6.7.1 IM 構成管理でエクスポート・インポートの対象となる情報」を参照してください。

2. セントラルスコープの監視ツリー情報をエクスポートする。  
同じマネージャーで、`jcsdbexport` コマンドを実行して、セントラルスコープの監視ツリー情報をエクスポートします。
3. エクスポートした業務グループ情報および監視グループ情報とセントラルスコープの監視ツリー情報をマージする。  
同じマネージャーで、`jcfmkcsdata` コマンドを実行して、エクスポートした業務グループ情報および監視グループ情報とセントラルスコープの監視ツリー情報をマージします。
  - 手順 1 で業務グループ情報および監視グループ情報だけをエクスポートした場合  
`jcfmkcsdata` コマンドを `-g` オプションを指定して実行してください。
  - 手順 1 で IM 構成管理の管理情報のすべての情報をエクスポートした場合  
`jcfmkcsdata` コマンドを `-a` オプションを指定して実行してください。
4. 手順 3 でマージした情報をセントラルスコープにインポートする。  
同じマネージャーで、`jcsdbimport` コマンドを実行して、エクスポートされた業務グループ情報および監視グループ情報をインポートします。セントラルスコープの監視ツリーに、業務グループおよび監視グループの監視ツリーが追加されます。

## 3.5 プロファイルの設定

ここでは、JP1/IM のシステム構築時に、監視対象のホストで動作するプロファイルを設定する方法について説明します。新規に監視対象のホストを追加したときにプロファイルを設定して監視できるようにします。

監視対象がエージェント構成のホストか、リモート監視構成のホストかでプロファイルの設定の流れが異なります。構成ごとにプロファイル設定作業を説明します。

### 3.5.1 エージェント構成のホストにプロファイルを設定する

設定できるプロファイルには、有効設定情報と設定ファイルの二つがあります。それぞれの内容を次に示します。

- プロファイル（有効設定情報）  
JP1/Base の各サービスで、現在使用されている設定情報です。各サービスが正常に起動した際に、エージェントで更新されます。各サービスは、この有効設定情報を基に稼働しています。
- プロファイル（設定ファイル）  
エージェントに保存されている設定ファイルです。各サービスは、この設定ファイルに記述されている設定情報を使用していません。定義ファイルの情報を編集したあとにサービスに反映していない場合、有効設定情報と設定ファイルの情報が異なります。

作業ごとに処理できるプロファイル種別と設定ファイルを次に示します。

表 3-2 プロファイル種別と設定ファイル

作業内容	プロファイル種別	設定ファイル
プロファイルの追加、削除	ログファイルトラップ情報	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ログファイルトラップ動作定義ファイル</li> <li>• ログファイルトラップ起動定義ファイル</li> </ul>
プロファイルの編集・保存、一括反映、リロードによる反映、再起動による反映	<ul style="list-style-type: none"> <li>• イベント転送設定情報</li> <li>• ログファイルトラップ情報</li> <li>• イベントログトラップ情報</li> <li>• ローカルアクション情報</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ログファイルトラップ動作定義ファイル</li> <li>• ログファイルトラップ起動定義ファイル</li> </ul>

なお、起動・停止できるトラップの種類は、ログファイルトラップだけです。

エージェント構成のホストにプロファイルを設定する場合の前提条件については、「(8) エージェントにプロファイルを設定するときの前提条件」を参照してください。

#### (1) プロファイルリストを収集する

エージェントから IM 構成管理で管理するプロファイルリストを収集します。収集した情報が、[ プロファイル表示 / 編集 ] 画面のツリー表示領域に表示されます。

### 3. IM 構成管理によるシステムの階層構成の設定

次の操作を実行した場合に、プロファイルリストが登録されていない状態になります。

- IM 構成管理の初期起動
- ホスト情報の収集
- システムの階層構成の反映
- jcfimport コマンドの実行

プロファイルリストを収集する手順を次に示します。

1. [ IM 構成管理 ] 画面の [ IM 構成 ] タブをクリックする。  
[ IM 構成 ] ページが表示されます。
2. ツリー表示領域でプロファイルリストを収集したいエージェントを選択する。
3. 次に示すどちらかの方法で [ プロファイル表示 / 編集 ] 画面を表示する。
  - メニューバーから [ 表示 ] - [ プロファイル表示 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ プロファイル表示 ] を選択する。
4. ツリー表示領域から JP1 製品名 ( JP1/Base ) を選択し、次に示すどちらかの方法で排他編集権を取得する。
  - メニューバーから [ 編集 ] - [ 排他編集設定 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ 排他編集設定 ] を選択する。すでに排他編集権を取得している場合、この操作は不要です。
5. ツリー表示領域から JP1 製品名 ( JP1/Base ) を選択し、次に示すどちらかの方法でプロファイルリストを更新する。
  - メニューバーから [ 操作 ] - [ プロファイルツリー再構築 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ プロファイルツリー再構築 ] を選択する。

プロファイルツリーが再構築され、プロファイルリストが更新されます。エージェントまたはエージェントの JP1/Base を再起動した場合は、プロファイルの編集または反映を行う前に、プロファイルツリーを再構築してください。

#### 注意事項

- プロファイルツリーの再構築に失敗した場合には、エラーメッセージが表示され、再構築を実行する前のプロファイルツリーが表示されます。再構築を実行する前のプロファイル、およびエージェントと情報が同じプロファイルに関しては操作できますが、その後の操作に影響が出るおそれがあるので、エラー要因を取り除いたあとに、再度、プロファイルツリーの再構築を実行してください。
- 同一の動作定義ファイルで複数のイベントログトラップを起動している場合、または異なるディレクトリであっても、同じ名称の動作定義ファイルでイベントログトラップを起動している場合は、プロファイルリストの収集に失敗します。なお、JP1/IM - Manager の OS が Windows の場合は、エージェントで使用する設定ファイル名の太文字小文字は区別しません。

- プロファイルツリー再構築を実行すると、マネージャーで保存しているプロファイルをすべて削除し、エージェントのプロファイルを再取得します。プロファイルが未反映の場合、プロファイルをエージェントに反映してからプロファイルツリーを再構築してください。

## (2) プロファイルを収集する

エージェントから JP1/Base のプロファイルを収集するには、収集対象の範囲の違いによって二つの方法があります。この二つの方法の手順について説明します。

### (a) プロファイルを一括で収集する

システムの階層構成 (IM 構成) で定義しているすべてのエージェントから、JP1/Base のプロファイルを一括で収集する手順について説明します。

なお、次の場合には、プロファイルを一括収集できません。

- ほかのユーザーが排他編集権を取得している設定ファイルがある場合
- ほかのユーザーがプロファイルの一括収集を行っている場合
- ほかのユーザーが設定ファイルの編集内容の一括反映を行っている場合

プロファイルを一括で収集する手順を次に示します。

1. [IM 構成管理] 画面の [ホスト一覧] タブまたは [IM 構成] タブをクリックする。  
[ホスト一覧] ページまたは [IM 構成] ページが表示されます。
2. メニューバーから [操作] - [プロファイル一括収集] を選択する。  
プロファイルを一括収集するかどうかを確認するメッセージが出力されるので、[はい] ボタンをクリックします。プロファイルの一括収集が実行されて、IM 構成管理が動作するマネージャーに保存されます。実行の結果は、[実行結果] 画面に出力されます。

一括収集を実行したあとのプロファイルの状態は、[プロファイル表示 / 編集] 画面で確認できます。収集に失敗したプロファイルがある場合、ノード情報表示領域の [設定内容] が非活性表示され、[状態] にプロファイルの状態が表示されます。

プロファイルの一括収集を実行したあとのエージェントの状態は、[IM 構成管理] 画面の [IM 構成] ページで確認できます。収集に失敗したプロファイルがある場合、[IM 構成] ページのツリー表示領域のホストアイコンに、エラーの状態を示すアイコンが表示されます。詳細は、[IM 構成] ページのノード情報表示領域で [基本情報] ボタンをクリックすると参照できます。

### (b) エージェントごとにプロファイルを収集する

エージェントごとにプロファイルを収集する手順について説明します。

エージェントごとのプロファイルは、[プロファイル表示 / 編集] 画面から収集します。

なお、ほかのユーザーが排他編集権を取得している設定ファイルがある場合、エージェントごとのプロファイルは収集できません。

### 3. IM 構成管理によるシステムの階層構成の設定

エージェントごとのプロフィールを収集する手順を次に示します。

1. [ IM 構成管理 ] 画面の [ IM 構成 ] タブをクリックする。  
[ IM 構成 ] ページが表示されます。
2. ツリー表示領域でプロフィールを収集したいエージェントを選択する。
3. 次に示すどちらかの方法で [ プロファイル表示 / 編集 ] 画面を表示する。
  - メニューバーから [ 表示 ] - [ プロファイル表示 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ プロファイル表示 ] を選択する。
4. ツリー表示領域から JP1 製品名 ( JP1/Base ) を選択し、次に示すどちらかの方法で排他編集権を取得する。
  - メニューバーから [ 編集 ] - [ 排他編集設定 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ 排他編集設定 ] を選択する。

すでに排他編集権を取得している場合、この操作は不要です。

5. [ 設定ファイル ] ボタンをクリックする。  
[ 設定ファイル ] ページが表示されます。  
なお、一度も設定ファイルを収集していない場合、[ 設定ファイル ] ボタンをクリックすると、自動的に設定ファイルが収集されます。
6. ツリー表示領域から収集対象のプロファイルを選択し、次に示すどちらかの方法でプロファイルを収集する。
  - メニューバーから [ 操作 ] - [ プロファイル収集 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ プロファイル収集 ] を選択する。

エージェントから対象のプロファイルを収集するかどうかを確認するメッセージが出力されるので、[ はい ] ボタンをクリックします。プロファイルが収集されて、IM 構成管理が動作するマネージャーに保存されます。

#### (3) プロファイルを表示する

IM 構成管理が動作するマネージャーに格納されているプロフィールを表示するには、表示する情報の違いによって二つの方法があります。この二つの方法の手順について説明します。

##### (a) 有効設定情報を表示する

エージェントごとに有効設定情報を表示する手順について説明します。

有効設定情報を表示する手順を次に示します。

1. [ IM 構成管理 ] 画面の [ IM 構成 ] タブをクリックする。  
[ IM 構成 ] ページが表示されます。

2. ツリー表示領域で有効設定情報を表示したいエージェントを選択する。
3. 次に示すどちらかの方法で [ プロファイル表示 / 編集 ] 画面を表示する。
  - メニューバーから [ 表示 ] - [ プロファイル表示 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ プロファイル表示 ] を選択する。
4. [ プロファイル表示 / 編集 ] 画面のツリー表示領域から有効設定情報を表示したい表示項目を選択する。
5. [ 有効設定情報 ] ボタンをクリックする。

表示される有効設定情報の内容は、[ プロファイル表示 / 編集 ] 画面のツリー表示領域で選択した表示項目によって異なります。選択する項目と表示される情報の関係については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.9.1 [ 有効設定情報 ] ページ」を参照してください。

(b) 設定ファイルを表示する

エージェントごとに設定ファイルを表示する手順について説明します。エージェントごとの設定ファイルは、[ プロファイル表示 / 編集 ] 画面に表示されます。

設定ファイルを表示する手順を次に示します。

1. [ IM 構成管理 ] 画面の [ IM 構成 ] タブをクリックする。  
[ IM 構成 ] ページが表示されます。
2. ツリー表示領域で設定ファイルを表示したいエージェントを選択する。
3. 次に示すどちらかの方法で [ プロファイル表示 / 編集 ] 画面を表示する。
  - メニューバーから [ 表示 ] - [ プロファイル表示 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ プロファイル表示 ] を選択する。
4. [ プロファイル表示 / 編集 ] 画面のツリー表示領域から設定ファイルを表示したい表示項目を選択する。
5. [ 設定ファイル ] ボタンをクリックする。

表示される設定ファイルの内容は、[ プロファイル表示 / 編集 ] 画面のツリー表示領域で選択した表示項目によって異なります。詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.9.2 [ 設定ファイル ] ページ」を参照してください。

設定ファイルに表示される情報は、項目によって編集できるものと、編集できないものがあります。設定ファイルを編集する方法については、「3.5.1(5) 設定ファイルを編集する」を参照してください。

#### (4) プロファイルを追加または削除する

IM 構成管理が動作するマネージャーに収集したプロファイルの情報を追加したり、削除したりできます。

##### (a) プロファイルを追加する

プロファイルを追加する手順について説明します。

1. [ IM 構成管理 ] 画面の [ IM 構成 ] タブをクリックする。  
[ IM 構成 ] ページが表示されます。
2. ツリー表示領域でプロファイルを追加したいエージェントを選択する。
3. 次に示すどちらかの方法で [ プロファイル表示 / 編集 ] 画面を表示する。
  - メニューバーから [ 表示 ] - [ プロファイル表示 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ プロファイル表示 ] を選択する。
4. ツリー表示領域から JP1 製品名 ( JP1/Base ) を選択し、次に示すどちらかの方法で排他編集権を取得する。
  - メニューバーから [ 編集 ] - [ 排他編集設定 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ 排他編集設定 ] を選択する。

すでに排他編集権を取得している場合、この操作は不要です。

5. [ 設定ファイル ] ボタンをクリックする。  
[ 設定ファイル ] ページが表示されます。
6. ツリー表示領域からログファイルトラップ情報を選択する。
7. 次に示すどちらかの方法で [ プロファイル追加 ] 画面を表示する。
  - メニューバーから [ 編集 ] - [ プロファイル追加 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ プロファイル追加 ] を選択する。
8. 次に示す項目を設定する。
  - 監視名  
すでに指定している監視名やログファイルトラップ動作定義ファイルと同じ名称の監視名は、指定できません。詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.10 [ プロファイル追加 ] 画面」を参照してください。  
クラスタ用のログファイルトラップを設定する場合、待機系サーバの物理ホストに、実行系サーバの物理ホストで指定した監視名と同じ名称の監視名を指定してください。この項目は必ず指定してください。
  - クラスタ ID  
クラスタ用のログファイルトラップを設定する場合、実行系サーバの物理ホストでクラスタ ID を有効に設定し、クラスタ ID を入力してください。

また、待機系サーバの物理ホストに、実行系サーバの物理ホストで指定したクラスタ ID と同じクラスタ ID を入力してください。この項目の指定は省略できます。

9. [ OK ] ボタンをクリックする。

追加したログファイルトラップの監視名が、ツリー表示領域に表示されます。

ログファイルトラップの設定ファイルを編集する手順については、「3.5.1(5) 設定ファイルを編集する」を参照してください。

ログファイルトラップのプロファイルを新規で追加した場合、ログファイルトラップは起動していません。そのため、ツリー表示領域では、監視名がグレーで表示されず。ログファイルトラップを起動する手順については、「3.5.1(7)(a) ログファイルトラップを起動する」を参照してください。

(b) プロファイルを削除する

プロファイルを削除する手順について説明します。

なお、次の場合には、プロファイルが削除できません。

- 選択したプロファイルに対応するログファイルトラップが起動している場合  
ログファイルトラップが起動している場合は、ログファイルトラップを停止してください。ログファイルトラップを停止する手順については、「3.5.1(7)(b) ログファイルトラップを停止する」を参照してください。

プロファイルを削除する手順を次に示します。

1. [ IM 構成管理 ] 画面の [ IM 構成 ] タブをクリックする。  
[ IM 構成 ] ページが表示されます。
2. ツリー表示領域でプロファイルを削除したいエージェントを選択する。
3. 次に示すどちらかの方法で [ プロファイル表示 / 編集 ] 画面を表示する。
  - メニューバーから [ 表示 ] - [ プロファイル表示 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ プロファイル表示 ] を選択する。
4. ツリー表示領域から JP1 製品名 ( JP1/Base ) を選択し、次に示すどちらかの方法で排他編集権を取得する。
  - メニューバーから [ 編集 ] - [ 排他編集設定 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ 排他編集設定 ] を選択する。

すでに排他編集権を取得している場合、この操作は不要です。

5. [ 設定ファイル ] ボタンをクリックする。

[ 設定ファイル ] ページが表示されます。

6. ツリー表示領域からログファイルトラップの監視名を選択する。

ツリー表示領域のログファイルトラップ情報の下位に、ログファイルトラップの監視名が一覧表示されます。削除したいログファイルトラップの監視名を選択してください。

### 3. IM 構成管理によるシステムの階層構成の設定

7. 次に示すどちらかの方法でプロファイルの監視名を削除する。
  - メニューバーから [ 編集 ] - [ プロファイル削除 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ プロファイル削除 ] を選択する。

削除してよいかを確認するメッセージが表示されるので、[ はい ] ボタンをクリックします。

ログファイルトラップの監視名が削除されます。

#### (5) 設定ファイルを編集する

「3.5.1(2) プロファイルを収集する」の操作で収集した設定ファイルを編集して、保存する手順について説明します。設定ファイルは、[ プロファイル表示 / 編集 ] 画面で編集・保存できます。

設定ファイルを編集・保存する手順を次に示します。

1. [ IM 構成管理 ] 画面の [ IM 構成 ] タブをクリックする。  
[ IM 構成 ] ページが表示されます。
2. ツリー表示領域で設定ファイルを編集したいエージェントを選択する。
3. 次に示すどちらかの方法で [ プロファイル表示 / 編集 ] 画面を表示する。
  - メニューバーから [ 表示 ] - [ プロファイル表示 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ プロファイル表示 ] を選択する。
4. ツリー表示領域から JP1 製品名 ( JP1/Base ) を選択し、次に示すどちらかの方法で排他編集権を取得する。  
設定ファイルの文字列を切り取りまたは貼り付けする場合は、必ず排他編集権を取得してください。
  - メニューバーから [ 編集 ] - [ 排他編集設定 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ 排他編集設定 ] を選択する。

すでに排他編集権を取得している場合、および設定ファイルの文字列をコピーする場合、この操作は不要です。

5. [ プロファイル表示 / 編集 ] 画面のツリー表示領域で編集したい設定ファイルを選択する。
6. [ プロファイル表示 / 編集 ] 画面のノード情報表示領域で [ 設定ファイル ] ボタンをクリックする。  
IM 構成管理が動作するマネージャーに保存されている編集・保存対象のプロファイルの設定ファイルの内容が表示されます。編集項目の詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.9.2 [ 設定ファイル ] ページ」を参照してください。
7. 編集が終了したら、メニューバーから [ 操作 ] - [ プロファイル保存 / 反映 ] -

[ サーバに保存 ] を選択する。

編集した設定ファイルの内容が、IM 構成管理が動作するマネージャーに保存されません。

ただし、IM 構成管理が動作するマネージャーに保存された設定ファイルの内容は、エージェントには転送されません。エージェントへ転送し、反映する方法については、「3.5.1(6) 設定ファイルの編集内容を反映する」を参照してください。

IM 構成管理が動作するマネージャーに設定ファイルの内容を保存したあと、エージェントからプロファイルを集集すると、集集した内容で上書き保存されてしまいます。設定ファイルのエージェントへ反映したい場合は、プロファイルの集集前にエージェントへの反映を済ませてください。

## (6) 設定ファイルの編集内容を反映する

設定ファイルの編集内容は、反映対象の範囲の違いによって、一括反映またはエージェントごとに反映できます。

反映を実行したあとの設定ファイルの状態は、[ プロファイル表示 / 編集 ] 画面の [ 設定ファイル ] ページで確認できます。反映に成功すると「反映成功」、失敗すると「反映失敗」の状態となります。サーバで保存している設定ファイルを使用していない場合、「空白」(未反映)となります。また、サーバに設定ファイルがあり、対象となるホストで使用していない場合、「サーバ保存済み」の状態となります。

設定ファイルの状態が「反映失敗」または「サーバ保存済み」の場合、[ 設定ファイル ] ページのツリー表示領域に、編集中の状態を示すアイコンが表示されます。

なお、JP1/Base がバージョン 9 の場合、設定ファイルの反映に失敗すると、エージェントの設定ファイルは元の設定ファイルにロールバックされます。

反映を実行したあとのホストの状態は、[ IM 構成管理 ] 画面の [ IM 構成 ] ページで確認できます。「反映失敗」や「サーバ保存済み」の設定ファイルがある場合、ツリー表示領域のホストアイコンに、エラーの状態を示すアイコンが表示されます。詳細は、[ IM 構成 ] ページのノード情報表示領域で [ 基本情報 ] ボタンをクリックすると参照できます。

### (a) 設定ファイルの編集内容を一括で反映する

設定ファイルの編集内容を、システムの階層構成 (IM 構成) に登録されているすべてのエージェントへ一括で反映する手順について説明します。

なお、次の場合には、設定ファイルの編集内容を一括反映できません。

- ほかのユーザーが排他編集権を取得している設定ファイルがある場合
- ほかのユーザーがプロファイルの一括収集を行っている場合
- ほかのユーザーが設定ファイルの編集内容の一括反映を行っている場合

設定ファイルの編集内容を一括で反映する手順を次に示します。

1. [ IM 構成管理 ] 画面の [ ホスト一覧 ] タブまたは [ IM 構成 ] タブをクリックする。  
[ ホスト一覧 ] ページまたは [ IM 構成 ] ページが表示されます。

### 3. IM 構成管理によるシステムの階層構成の設定

2. メニューバーから [ 操作 ] - [ プロファイル一括反映 ] を選択する。  
プロファイルの一括反映が実行されます。実行の結果は、[ 実行結果 ] 画面に出力されます。  
設定ファイルを一括反映するかどうかを確認するメッセージが出力されるので、[ はい ] ボタンをクリックします。IM 構成管理が動作するマネージャーに保存されていた設定ファイルの内容が、すべてのエージェントに反映されます。なお、サーバに設定ファイルが存在しないときは、KNAN22497-I のメッセージが表示されて、反映されません。

#### (b) エージェントごとに設定ファイルの編集内容を反映する

エージェントごとに設定ファイルの編集内容を反映する手順を 3 種類説明します。

##### リロードして反映する

設定ファイルの編集内容を、リロードして反映する手順について説明します。

なお、次の場合には、リロードして反映できません。

- ログファイルトラップのプロファイルを反映時に、選択したログファイルトラップが停止している場合

設定ファイルの編集内容をリロードして反映する手順を次に示します。

1. [ IM 構成管理 ] 画面の [ IM 構成 ] タブをクリックする。  
[ IM 構成 ] ページが表示されます。
2. ツリー表示領域で設定ファイルをリロードして反映したいエージェントを選択する。
3. 次に示すどちらかの方法で [ プロファイル表示 / 編集 ] 画面を表示する。
  - メニューバーから [ 表示 ] - [ プロファイル表示 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ プロファイル表示 ] を選択する。
4. ツリー表示領域から JP1 製品名 ( JP1/Base ) を選択し、次に示すどちらかの方法で排他編集権を取得する。
  - メニューバーから [ 編集 ] - [ 排他編集設定 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ 排他編集設定 ] を選択する。すでに排他編集権を取得している場合、この操作は不要です。
5. ツリー表示領域から反映するプロファイルを選択し、[ 設定ファイル ] ボタンをクリックする。  
[ 設定ファイル ] ページが表示されます。  
反映したいプロファイルの設定ファイルに対して編集している場合、この操作は必要ありません。
6. ノード情報表示領域の [ 設定内容の保存 / 反映 ] で次の二つの項目をチェックし、[ 実行 ] ボタンをクリックする。

- 反映する
- リロード

プロファイルの反映が実行されます。

設定ファイルの内容を反映するかどうかを確認するメッセージが出力されるので、  
[ はい ] ボタンをクリックします。

再起動して反映する

設定ファイルの編集内容を、ログファイルトラップを再起動して反映する手順について説明します。

なお、次の場合には、再起動での反映はできません。

- 選択したログファイルトラップが停止している場合
- 選択したログファイルトラップがログファイルトラップ起動定義ファイルに指定されていない場合
- クラスタ ID が指定されている場合

再起動して反映する手順を次に示します。

1. [ IM 構成管理 ] 画面の [ IM 構成 ] タブをクリックする。  
[ IM 構成 ] ページが表示されます。
2. ツリー表示領域で設定ファイルを再起動して反映したいエージェントを選択する。
3. 次に示すどちらかの方法で [ プロファイル表示 / 編集 ] 画面を表示する。
  - メニューバーから [ 表示 ] - [ プロファイル表示 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ プロファイル表示 ] を選択する。
4. ツリー表示領域から JP1 製品名 ( JP1/Base ) を選択し、次に示すどちらかの方法で排他編集権を取得する。
  - メニューバーから [ 編集 ] - [ 排他編集設定 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ 排他編集設定 ] を選択する。

すでに排他編集権を取得している場合、この操作は不要です。
5. ツリー表示領域で反映するログファイルトラップの監視名を選択し、[ 設定ファイル ] ボタンをクリックする。  
[ 設定ファイル ] ページが表示されます。  
反映したいプロファイルの設定ファイルに対して編集している場合、この操作は必要ありません。
6. ノード情報表示領域の [ 設定内容の保存 / 反映 ] で次の二つの項目をチェックする。
  - 反映する
  - 再起動

設定ファイルの内容を反映するかどうかを確認するメッセージが出力されるので、  
[ はい ] ボタンをクリックします。プロファイルの反映が実行されます。

### 3. IM 構成管理によるシステムの階層構成の設定

ファイルを送付して反映する

設定ファイルを送付して反映する手順について説明します。

設定ファイルは次に示すフォルダに送付されます。

表 3-3 設定ファイルの送付先

設定ファイル	エージェントの OS 種別	反映先
ログファイルトラップ動作定義ファイル	Windows	Base パス ¥conf¥cf_log_file_trap¥
	UNIX	Base パス /conf/ cf_log_file_trap/
ログファイルトラップ起動定義ファイル	Windows	Base パス ¥conf¥event¥
	UNIX	Base パス /conf/event/

なお、設定ファイルを送付して反映できるプロファイル種別は、クラスタ ID が指定されているクラスタ用のログファイルトラップ情報です。

また、次の場合には、設定ファイルを送付して反映できません。

- エージェントの JP1/Base のバージョンが 09-10 より前の場合
- 選択したログファイルトラップがエージェントで起動している場合
- クラスタ ID が指定されていない場合

設定ファイルを送付して反映する手順を次に示します。

1. [ IM 構成管理 ] 画面の [ IM 構成 ] タブをクリックする。  
[ IM 構成 ] ページが表示されます。
2. ツリー表示領域で設定ファイルを反映したいエージェントを選択する。
3. 次に示すどちらかの方法で [ プロファイル表示 / 編集 ] 画面を表示する。
  - メニューバーから [ 表示 ] - [ プロファイル表示 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ プロファイル表示 ] を選択する。
4. ツリー表示領域から JP1 製品名 ( JP1/Base ) を選択し、次に示すどちらかの方法で排他編集権を取得する。
  - メニューバーから [ 編集 ] - [ 排他編集設定 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ 排他編集設定 ] を選択する。すでに排他編集権を取得している場合、この操作は不要です。
5. ツリー表示領域でログファイルトラップの監視名を選択し、[ 設定ファイル ] ボタンをクリックする。  
[ 設定ファイル ] ページが表示されます。

反映したいプロファイルの設定ファイルに対して編集している場合、この操作は必要ありません。

6. ノード情報表示領域の [ 設定内容の保存 / 反映 ] で次の二つの項目をチェックし、[ 実行 ] ボタンをクリックする。
  - 反映する
  - ファイルの送付

プロファイルの反映が実行されます。

設定ファイルの内容を反映するかどうかを確認するメッセージが出力されるので、[ はい ] ボタンをクリックします。フォルダにファイルが送付されます。

## (7) ログファイルトラップを起動または停止する

エージェントのログファイルトラップを起動したり停止したりできます。

### (a) ログファイルトラップを起動する

ログファイルトラップを起動する手順について説明します。

なお、次の場合には、ログファイルトラップを起動できません。

- 選択したログファイルトラップが起動している場合
- JP1/Base のバージョンが 09-10 より前のとき
- クラスタ ID が指定されているとき

ログファイルトラップを起動する手順を次に示します。

1. [ IM 構成管理 ] 画面の [ IM 構成 ] タブをクリックする。  
[ IM 構成 ] ページが表示されます。
2. ツリー表示領域でログファイルトラップを起動したいエージェントを選択する。
3. 次に示すどちらかの方法で [ プロファイル表示 / 編集 ] 画面を表示する。
  - メニューバーから [ 表示 ] - [ プロファイル表示 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ プロファイル表示 ] を選択する。
4. ツリー表示領域から JP1 製品名 ( JP1/Base ) を選択し、次に示すどちらかの方法で排他編集権を取得する。
  - メニューバーから [ 編集 ] - [ 排他編集設定 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ 排他編集設定 ] を選択する。

すでに排他編集権を取得している場合、この操作は不要です。
5. ツリー表示領域でログファイルトラップの監視名を選択する。
6. 次に示すどちらかの方法でログファイルトラップを起動する。
  - メニューバーから [ 操作 ] - [ プロセス起動 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ プロセス起動 ] を選択する。

### 3. IM 構成管理によるシステムの階層構成の設定

る。

ログファイルトラップを起動するかどうかを確認するメッセージが出力されるので、  
[ はい ] ボタンをクリックします。ログファイルトラップが起動します。

#### (b) ログファイルトラップを停止する

ログファイルトラップを停止する手順について説明します。

なお、次の場合には、ログファイルトラップを停止できません。

- エージェントの JP1/Base のバージョンが 09-10 より前のとき
- 選択したログファイルトラップが停止している場合
- クラスタ ID が指定されているとき

ログファイルトラップを停止する手順を次に示します。

1. [ IM 構成管理 ] 画面の [ IM 構成 ] タブをクリックする。  
[ IM 構成 ] ページが表示されます。
2. ツリー表示領域でログファイルトラップを停止したいエージェントを選択する。
3. 次に示すどちらかの方法で [ プロファイル表示 / 編集 ] 画面を表示する。
  - メニューバーから [ 表示 ] - [ プロファイル表示 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ プロファイル表示 ] を選択する。
4. ツリー表示領域から JP1 製品名 ( JP1/Base ) を選択し、次に示すどちらかの方法で  
排他編集権を取得する。
  - メニューバーから [ 編集 ] - [ 排他編集設定 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ 排他編集設定 ] を選択する。

すでに排他編集権を取得している場合、この操作は不要です。
5. ツリー表示領域でログファイルトラップの監視名を選択する。
6. 次に示すどちらかの方法でプロセスを停止する。
  - メニューバーから [ 操作 ] - [ プロセス停止 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ プロセス停止 ] を選択する。

ログファイルトラップを停止するかどうかを確認するメッセージが出力されるので、  
[ はい ] ボタンをクリックします。ログファイルトラップが停止します。

#### (c) クラスタ用のログファイルトラップの設定

クラスタ用のログファイルトラップを起動したり停止したりするときに、クラスタソフト  
に次のコマンドを登録してください。

- `jevlogstart` ( クラスタ運用限定 ) コマンド
- `jevlogstop` ( クラスタ運用限定 ) コマンド

各コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のコマンドを説明している章を参照してください。

## (8) エージェントにプロファイルを設定するときの前提条件

ログファイルトラップの操作をする場合

次の操作をする場合、エージェントの JP1/Base のバージョンが 09-10 以降である必要があります。

- 3.5.1(4) プロファイルを追加または削除する
- 3.5.1(6)(b) エージェントごとに設定ファイルの編集内容を反映する
  - ・再起動して反映する
  - ・ファイルを送付して反映する
- 3.5.1(7) ログファイルトラップを起動または停止する

エージェントの JP1/Base のバージョンが 09-10 より前の場合は、09-10 以降に上書きインストールしてください。上書きインストールの詳細については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のインストールとセットアップの章の説明を参照してください。また、JP1/Base のバージョンを 09-10 より前のバージョンから 09-10 以降に上書きインストールした場合、次の操作を実行してください。

- 起動順序定義ファイルまたは `jbs_start` コマンドでログファイルトラップを起動するように定義しているときは、ログファイルトラップの定義をログファイルトラップ起動定義ファイルに移行する。

参照先：マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のインストール・アンインストール時の注意事項

- IM 構成管理でエージェントから情報を収集する。

参照先：「3.1.5 ホストから情報を収集する」

プロファイルリストおよびプロファイルの操作をする場合

次の操作をする場合、エージェントの JP1/Base のバージョンがバージョン 9 以降である必要があります。

- プロファイルリストを収集する
- プロファイルを収集する
- プロファイルを表示する

また、JP1/Base のバージョンがバージョン 9 の場合、設定ファイルの反映に失敗すると、エージェントの設定ファイルは元の設定ファイルにロールバックされます。

ログファイルトラップの定義をしている場合

エージェントの JP1/Base のバージョンを 09-10 より前のバージョンから 09-10 以降にした場合、起動順序定義ファイルまたは `jbs_start` コマンドでログファイルトラップを起動するように定義しているときは、ログファイルトラップの定義をログファイルトラップ起動定義ファイルに移行する必要があります。移行する方法については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のインストール・アンインストール時の注意事項の説明を参照してください。

クラスタ用のログファイルトラップを設定する場合

### 3. IM 構成管理によるシステムの階層構成の設定

- 待機系サーバの設定ファイルを実行系サーバと同じ内容に編集してください。
- 実行系サーバおよび待機系サーバの設定ファイルをエージェントの JP1/Base に送付して反映する必要があります。設定ファイルを送付して反映する方法については、「3.5.1(6)(b) エージェントごとに設定ファイルの編集内容を反映する」の「ファイルを送付して反映する」を参照してください。
- クラスタソフトでコマンドを実行してログファイルトラップを起動したり停止したりします。詳細については、「3.5.1(7)(c) クラスタ用のログファイルトラップの設定」を参照してください。

## 3.5.2 リモート監視構成のホストにプロファイルを設定する

プロファイルには、有効設定情報と設定ファイルの二つがあります。それぞれの内容を次に示します。

- プロファイル（有効設定情報）  
リモート監視の各サービスで、現在使用されている設定情報です。各サービスが正常に起動した際に、リモート監視構成のホスト（リモートの監視対象ホスト）から収集されます。収集した情報を有効設定情報として追加・削除したり表示したりできます。
- プロファイル（設定ファイル）  
IM 構成管理が動作するマネージャーに保存されている設定ファイルです。IM 構成管理がリモートの監視対象ホストに対して収集するための設定情報は、この設定ファイルに記述されている設定情報を必ずしも使用して稼働しているわけではありません。定義ファイルの情報を編集した際に、IM 構成管理へのリロードや再起動による反映が行われていない場合、有効設定情報と設定ファイルの情報が異なります。

作業ごとに処理できるプロファイル種別と設定ファイルを次に示します。

表 3-4 プロファイル種別と設定ファイル

作業内容	プロファイル種別	設定ファイル
プロファイルの追加・削除	リモート監視ログファイルトラップ情報	リモート監視ログファイルトラップ動作定義ファイル
<ul style="list-style-type: none"><li>• プロファイルの編集・保存</li><li>• 一括反映</li><li>• リロードによる反映</li><li>• 再起動による反映</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• リモート監視ログファイルトラップ情報</li><li>• リモート監視イベントログトラップ情報</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• リモート監視ログファイルトラップ動作定義ファイル</li><li>• リモート監視イベントログトラップ動作定義ファイル</li></ul>

リモートの監視対象ホストで起動・停止できるトラップの種類は、リモート監視ログファイルトラップとリモート監視イベントログトラップです。

リモートの監視対象ホストにプロファイルを設定する場合の前提条件については、「(6) リモートの監視対象ホストにプロファイルを設定する場合の前提条件」を参照してください。

## (1) プロファイルを追加または削除する

IM 構成管理が動作するマネージャーに収集したプロファイルの情報を追加したり削除したりできます。

### (a) プロファイルを追加する

プロファイルを追加する手順について説明します。

1. [ IM 構成管理 ] 画面の [ IM 構成 ] タブをクリックする。  
[ IM 構成 ] ページが表示されます。
2. ツリー表示領域でプロファイルを追加したいリモートの監視対象ホストを選択する。
3. 次に示すどちらかの方法で [ プロファイル表示 / 編集 ] 画面を表示する。
  - メニューバーから [ 表示 ] - [ プロファイル表示 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ プロファイル表示 ] を選択する。
4. ツリー表示領域からリモート監視のプロファイル ( リモート監視 ) を選択し、次に示すどちらかの方法で排他編集権を取得する。
  - メニューバーから [ 編集 ] - [ 排他編集設定 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ 排他編集設定 ] を選択する。

すでに排他編集権を取得している場合、この操作は不要です。
5. ツリー表示領域からログファイルトラップ情報を選択する。
6. 次に示すどちらかの方法で [ プロファイル追加 ] 画面を表示する。
  - メニューバーから [ 編集 ] - [ プロファイル追加 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ プロファイル追加 ] を選択する。
7. 次に示す項目を設定する。
  - 監視名  
すでに指定している監視名やリモート監視ログファイルトラップ動作定義ファイルと同じ名称の監視名は、指定できません。詳細については、マニュアル「JP1/ Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.10 [ プロファイル追加 ] 画面」を参照してください。この項目は必ず指定してください。
8. [ OK ] ボタンをクリックする。  
追加したリモート監視ログファイルトラップのプロファイルの監視名が、ツリー表示領域に表示されます。  
リモート監視ログファイルトラップの設定ファイルを編集する手順については、「3.5.1(5) 設定ファイルを編集する」を参照してください。  
リモート監視ログファイルトラップのプロファイルを新規で追加した場合、リモート監視ログファイルトラップは起動していません。そのため、ツリー表示領域では、監視名がグレーで表示されます。リモート監視ログファイルトラップを起動する手順に

### 3. IM 構成管理によるシステムの階層構成の設定

については、「3.5.1(7)(a) ログファイルトラップを起動する」を参照してください。

#### (b) プロファイルを削除する

プロファイルを削除する手順について説明します。

なお、次の場合には、プロファイルが削除できません。

- 選択したプロファイルに対応するリモート監視ログファイルトラップが起動している場合  
リモート監視ログファイルトラップが起動している場合は、リモート監視ログファイルトラップを停止してください。リモート監視ログファイルトラップを停止する手順については、「3.5.1(7)(b) ログファイルトラップを停止する」を参照してください。

プロファイルを削除する手順を次に示します。

1. [ IM 構成管理 ] 画面の [ IM 構成 ] タブをクリックする。  
[ IM 構成 ] ページが表示されます。
2. ツリー表示領域でプロファイルを削除したいリモートの監視対象ホストを選択する。
3. 次に示すどちらかの方法で [ プロファイル表示 / 編集 ] 画面を表示する。
  - メニューバーから [ 表示 ] - [ プロファイル表示 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ プロファイル表示 ] を選択する。
4. ツリー表示領域からリモート監視のプロファイル ( リモート監視 ) を選択し、次に示すどちらかの方法で排他編集権を取得する。
  - メニューバーから [ 編集 ] - [ 排他編集設定 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ 排他編集設定 ] を選択する。

すでに排他編集権を取得している場合、この操作は不要です。

5. ツリー表示領域からログファイルトラップの監視名を選択する。  
ツリー表示領域のログファイルトラップ情報の下位に、リモート監視ログファイルトラップの監視名が一覧表示されます。削除したいリモート監視ログファイルトラップの監視名を選択してください。
6. 次に示すどちらかの方法でプロファイルの監視名を削除する。
  - メニューバーから [ 編集 ] - [ プロファイル削除 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ プロファイル削除 ] を選択する。

削除してよいかを確認するメッセージが表示されるので、[ はい ] ボタンをクリックします。

リモート監視ログファイルトラップのプロファイルの監視名が削除されます。

#### (2) プロファイルを表示する

IM 構成管理が動作するマネージャーに格納されているプロファイルを表示するには、表

示す情報の種類によって表示方法が異なります。これらの手順について説明します。

(a) 有効設定情報を表示する

リモートの監視対象ホストごとに有効設定情報を表示する手順について説明します。

1. [ IM 構成管理 ] 画面の [ IM 構成 ] タブをクリックする。  
[ IM 構成 ] ページが表示されます。
2. ツリー表示領域で有効設定情報を表示したいリモートの監視対象ホストを選択する。
3. 次に示すどちらかの方法で [ プロファイル表示 / 編集 ] 画面を表示する。
  - メニューバーから [ 表示 ] - [ プロファイル表示 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ プロファイル表示 ] を選択する。
4. [ プロファイル表示 / 編集 ] 画面のツリー表示領域から有効設定情報に表示したい表示項目を選択する。
5. [ 有効設定情報 ] ボタンをクリックする。

表示される有効設定情報の内容は、[ プロファイル表示 / 編集 ] 画面のツリー表示領域で選択した表示項目によって異なります。選択する項目と表示される情報の関係については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.9.1 [ 有効設定情報 ] ページ」を参照してください。

(b) 設定ファイルを表示する

リモートの監視対象ホストごとに設定ファイルを表示する手順について説明します。リモートの監視対象ホストごとの設定ファイルは、[ プロファイル表示 / 編集 ] 画面に表示されます。

1. [ IM 構成管理 ] 画面の [ IM 構成 ] タブをクリックする。  
[ IM 構成 ] ページが表示されます。
2. ツリー表示領域で設定ファイルを表示したいリモートの監視対象ホストを選択する。
3. 次に示すどちらかの方法で [ プロファイル表示 / 編集 ] 画面を表示する。
  - メニューバーから [ 表示 ] - [ プロファイル表示 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ プロファイル表示 ] を選択する。
4. [ プロファイル表示 / 編集 ] 画面のツリー表示領域から設定ファイルに表示したい表示項目を選択する。
5. [ 設定ファイル ] ボタンをクリックする。

表示される設定ファイルの内容は、[ プロファイル表示 / 編集 ] 画面のツリー表示領域で選択した表示項目によって異なります。詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.9.2 [ 設定ファイル ] ページ」を参照してください。

### 3. IM 構成管理によるシステムの階層構成の設定

設定ファイルに表示される情報は、項目によって編集できるものと、編集できないものがあります。

#### (3) 設定ファイルを編集する

IM 構成管理が動作しているマネージャーが収集した設定ファイルを編集して、保存する手順について説明します。設定ファイルは、[ プロファイル表示 / 編集 ] 画面で編集・保存できます。

設定ファイルを編集・保存する手順を次に示します。

1. [ IM 構成管理 ] 画面の [ IM 構成 ] タブをクリックする。  
[ IM 構成 ] ページが表示されます。
2. ツリー表示領域で設定ファイルを編集したいリモートの監視対象ホストを選択する。
3. 次に示すどちらかの方法で [ プロファイル表示 / 編集 ] 画面を表示する。
  - メニューバーから [ 表示 ] - [ プロファイル表示 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ プロファイル表示 ] を選択する。
4. ツリー表示領域からリモート監視のプロファイル ( リモート監視 ) を選択し、次に示すどちらかの方法で排他編集権を取得する。  
設定ファイルの文字列を切り取るまたは貼り付ける場合は、必ず排他編集権を取得してください。
  - メニューバーから [ 編集 ] - [ 排他編集設定 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ 排他編集設定 ] を選択する。

すでに排他編集権を取得している場合、および設定ファイルの文字列をコピーする場合、この操作は不要です。
5. [ プロファイル表示 / 編集 ] 画面のツリー表示領域で編集したい設定ファイルを選択する。
6. [ プロファイル表示 / 編集 ] 画面のノード情報表示領域で [ 設定ファイル ] ボタンをクリックする。  
IM 構成管理が動作するマネージャーに保存されている編集・保存対象のプロファイルの設定ファイルの内容が表示されます。編集項目の詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「4.9.2 [ 設定ファイル ] ページ」を参照してください。
7. 編集が終了したら、メニューバーから [ 操作 ] - [ プロファイル保存 / 反映 ] - [ サーバに保存 ] を選択する。  
編集した設定ファイルの内容が、IM 構成管理が動作するマネージャーに保存されます。

#### (4) 設定ファイルの編集内容を反映する

設定ファイルの編集内容は、反映対象の範囲の違いによって二つの方法で反映できます。

反映を実行したあとの設定ファイルの状態は、[ プロファイル表示 / 編集 ] 画面の [ 設定ファイル ] ページで確認できます。反映に成功すると「反映成功」、失敗すると「反映失敗」の状態となります。サーバで保存している設定ファイルを使用していない場合、「空白」(未反映)となります。また、サーバに設定ファイルがあり、対象となるホストで使用していない場合、「サーバ保存済み」の状態となります。

設定ファイルの状態が「反映失敗」または「サーバ保存済み」の場合、[ 設定ファイル ] ページのツリー表示領域に、編集中の状態を示すアイコンが表示されます。

反映を実行したあとのリモートの監視対象ホストの状態は、[ IM 構成管理 ] 画面の [ IM 構成 ] ページで確認できます。「反映失敗」や「サーバ保存済み」の設定ファイルがある場合、ツリー表示領域のホストアイコンに、エラーの状態を示すアイコンが表示されます。詳細は、[ IM 構成 ] ページのノード情報表示領域で [ 基本情報 ] ボタンをクリックすると参照できます。

##### (a) 設定ファイルの編集内容を一括で反映する

設定ファイルの編集内容を、システムの階層構成に登録されているすべてのリモートの監視対象ホストへ一括で反映する手順について説明します。

なお、次の場合には、設定ファイルの編集内容を一括反映できません。

- ほかのユーザーが排他編集権を取得している設定ファイルがある場合
- ほかのユーザーがプロファイルの一括収集を行っている場合
- ほかのユーザーが設定ファイルの編集内容の一括反映を行っている場合
- JP1/IM - Manager が起動していない場合
- リモート監視構成下に監視対象のホストが存在しない場合
- リモートの監視対象ホストのホスト情報が収集済みでない場合
- JP1/IM - Manager とリモートの監視対象ホストの OS がともに Windows であり、WMI でイベントログを監視している場合、DCOM の設定がされていないとき
- イベントログトラップが起動していない場合

設定ファイルの編集内容を一括で反映する手順を次に示します。

- リモート監視ログファイルトラップの設定ファイル
  1. jcfallogdef コマンドを実行して複数の稼働中のリモート監視ログファイルトラップの設定ファイルを上書きする。  
稼働中のリモート監視ログファイルトラップの設定ファイルが上書きされます。
  2. jcfallogreload コマンドを実行して複数の設定ファイルを一括でリロードする。  
複数のリモート監視ログファイルトラップの設定ファイルが一括でリロードされます。

### 3. IM 構成管理によるシステムの階層構成の設定

- リモート監視イベントログトラップの設定ファイル

1. jcfaleltdef コマンドを実行して複数の稼働中のリモート監視イベントログトラップの設定ファイルを上書きする。

このコマンドは JP1/IM - Manager の OS が Windows の場合に実行できます。

稼働中のリモート監視イベントログトラップの設定ファイルが上書きされます。

2. jcfaleltreload コマンドを実行して複数の設定ファイルを一括でリロードする。

このコマンドは JP1/IM - Manager の OS が Windows の場合に実行できます。

複数のリモート監視イベントログトラップの設定ファイルが一括でリロードされます。

#### (b) リモートの監視対象ホストごとに設定ファイルの編集内容を反映する

リモートの監視対象ホストごとに設定ファイルの編集内容を反映する手順を 2 種類説明します。

##### リロードして反映する

設定ファイルの編集内容を、リロードして反映する手順について説明します。

なお、次の場合には、リロードして反映できません。

- リモート監視ログファイルトラップのプロファイルを反映時に、選択したリモート監視ログファイルトラップが停止している場合

設定ファイルの編集内容をリロードして反映する手順を次に示します。

1. [ IM 構成管理 ] 画面の [ IM 構成 ] タブをクリックする。  
[ IM 構成 ] ページが表示されます。
2. ツリー表示領域で設定ファイルをリロードして反映したいリモートの監視対象ホストを選択する。
3. 次に示すどちらかの方法で [ プロファイル表示 / 編集 ] 画面を表示する。
  - メニューバーから [ 表示 ] - [ プロファイル表示 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ プロファイル表示 ] を選択する。
4. ツリー表示領域からリモート監視のプロファイル ( リモート監視 ) を選択し、次に示すどちらかの方法で排他編集権を取得する。
  - メニューバーから [ 編集 ] - [ 排他編集設定 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ 排他編集設定 ] を選択する。

すでに排他編集権を取得している場合、この操作は不要です。

5. ツリー表示領域から反映するプロファイルを選択し、[ 設定ファイル ] ボタンをクリックする。

[ 設定ファイル ] ページが表示されます。

反映したいプロファイルの設定ファイルに対して編集している場合、この操作は必要

ありません。

6. ノード情報表示領域の [ 設定内容の保存 / 反映 ] で次の二つの項目をチェックし, [ 実行 ] ボタンをクリックする。

- 反映する
- リロード

設定ファイルの内容を反映するかどうかを確認するメッセージが出力されるので, [ はい ] ボタンをクリックします。プロファイルの反映が実行されます。

再起動して反映する

設定ファイルの編集内容を, リモート監視ログファイルトラップを再起動して反映する手順について説明します。

なお, 次の場合には, 再起動での反映はできません。

- 選択したリモート監視ログファイルトラップが停止している場合
- 選択したリモート監視ログファイルトラップがリモート監視ログファイルトラップ起動定義ファイルに指定されていない場合

設定ファイルの編集内容を再起動して反映する手順を次に示します。

1. [ IM 構成管理 ] 画面の [ IM 構成 ] タブをクリックする。  
[ IM 構成 ] ページが表示されます。
2. ツリー表示領域で設定ファイルを再起動して反映したいリモートの監視対象ホストを選択する。
3. 次に示すどちらかの方法で [ プロファイル表示 / 編集 ] 画面を表示する。
  - メニューバーから [ 表示 ] - [ プロファイル表示 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ プロファイル表示 ] を選択する。
4. ツリー表示領域からリモート監視のプロファイル ( リモート監視 ) を選択し, 次に示すどちらかの方法で排他編集権を取得する。
  - メニューバーから [ 編集 ] - [ 排他編集設定 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ 排他編集設定 ] を選択する。

すでに排他編集権を取得している場合, この操作は不要です。
5. ツリー表示領域で反映するリモート監視ログファイルトラップの監視名を選択し, [ 設定ファイル ] ボタンをクリックする。  
[ 設定ファイル ] ページが表示されます。  
反映したいプロファイルの設定ファイルに対して編集している場合, この操作は必要ありません。
6. ノード情報表示領域の [ 設定内容の保存 / 反映 ] で次の二つの項目をチェックし, [ 実行 ] ボタンをクリックする。
  - 反映する

### 3. IM 構成管理によるシステムの階層構成の設定

- 再起動

設定ファイルの内容を反映するかどうかを確認するメッセージが出力されるので、  
[ はい ] ボタンをクリックします。プロファイルの反映が実行されます。

#### (5) リモート監視ログファイルトラップを起動または停止する

リモートの監視対象ホストのリモート監視ログファイルトラップを起動したり停止したり  
できます。

##### (a) リモート監視ログファイルトラップを起動する

リモート監視ログファイルトラップを起動する手順について説明します。

なお、次の場合には、リモート監視ログファイルトラップを起動できません。

- 選択したリモート監視ログファイルトラップが起動している場合

リモート監視ログファイルトラップを起動する手順を次に示します。

1. [ IM 構成管理 ] 画面の [ IM 構成 ] タブをクリックする。  
[ IM 構成 ] ページが表示されます。
2. ツリー表示領域でリモート監視ログファイルトラップを起動したいリモートの監視対  
象ホストを選択する。
3. 次に示すどちらかの方法で [ プロファイル表示 / 編集 ] 画面を表示する。
  - メニューバーから [ 表示 ] - [ プロファイル表示 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ プロファイル表示 ] を選択  
する。
4. ツリー表示領域からリモート監視のプロファイル ( リモート監視 ) を選択し、次に示  
すどちらかの方法で排他編集権を取得する。
  - メニューバーから [ 編集 ] - [ 排他編集設定 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ 排他編集設定 ] を選択す  
る。

すでに排他編集権を取得している場合、この操作は不要です。
5. ツリー表示領域でリモート監視ログファイルトラップの監視名を選択する。
6. 次に示すどちらかの方法でリモート監視ログファイルトラップを起動する。
  - メニューバーから [ 操作 ] - [ プロセス起動 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ プロセス起動 ] を選択す  
る。

リモート監視ログファイルトラップを起動するかどうかを確認するメッセージが出力  
されるので、[ はい ] ボタンをクリックします。リモート監視ログファイルトラップ  
が起動します。

(b) リモート監視ログファイルトラップを停止する

リモート監視ログファイルトラップを停止する手順について説明します。

なお、次の場合には、リモート監視ログファイルトラップを停止できません。

- 選択したリモート監視ログファイルトラップが停止している場合

リモート監視ログファイルトラップを停止する手順を次に示します。

1. [ IM 構成管理 ] 画面の [ IM 構成 ] タブをクリックする。  
[ IM 構成 ] ページが表示されます。
2. ツリー表示領域でリモート監視ログファイルトラップを停止したいリモートの監視対象ホストを選択する。
3. 次に示すどちらかの方法で [ プロファイル表示 / 編集 ] 画面を表示する。
  - メニューバーから [ 表示 ] - [ プロファイル表示 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ プロファイル表示 ] を選択する。
4. ツリー表示領域からリモート監視のプロファイル ( リモート監視 ) を選択し、次に示すどちらかの方法で排他編集権を取得する。
  - メニューバーから [ 編集 ] - [ 排他編集設定 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ 排他編集設定 ] を選択する。

すでに排他編集権を取得している場合、この操作は不要です。
5. ツリー表示領域でリモート監視ログファイルトラップの監視名を選択する。
6. 次に示すどちらかの方法でプロセスを停止する。
  - メニューバーから [ 操作 ] - [ プロセス停止 ] を選択する。
  - 右クリックして表示されるポップアップメニューから [ プロセス停止 ] を選択する。

リモート監視ログファイルトラップを停止するかどうかを確認するメッセージが出力されるので、[ はい ] ボタンをクリックします。リモート監視ログファイルトラップが停止します。

(6) リモートの監視対象ホストにプロファイルを設定する場合の前提条件

リモートの監視対象ホストのプロファイルを設定する場合は、IM 構成管理が動作するマネージャーの JP1/Base のバージョンが 09-50 以降である必要があります。

## 3.6 IM 構成管理の管理情報のインポート・エクスポート

---

ここでは、JP1/IM のシステム構築時に、IM 構成管理の管理情報をエクスポート・インポートして、システムの階層構成（IM 構成）を設定する手順について説明します。

インポートを実行すると IM 構成管理が保持するデータが変更されるため、インポート前にバックアップすることをお勧めします。インポート時にエラーが発生した場合は、インポート前のデータにロールバックされます。

### 1. IM 構成管理の管理情報をエクスポートする。

移行元の IM 構成管理が動作するマネージャーで、`jcfexport` コマンドを実行し、IM 構成管理 DB に登録された IM 構成管理の管理情報をエクスポートします。

エクスポート機能の詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager 導入・設計ガイド」の「6.7 IM 構成管理の管理情報のエクスポート・インポート」を参照してください。

エクスポート手順の詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager 運用ガイド」の「8.7.1 IM 構成管理の管理情報をエクスポートする」を参照してください。

### 2. エクスポートした IM 構成管理の管理情報を編集する。

ホスト名を変更したい場合は、エクスポートした IM 構成管理の管理情報を編集して変更できます。

### 3. エクスポートした IM 構成管理の管理情報をインポートする。

移行先の IM 構成管理が動作するマネージャーで、`jcfimport` コマンドを実行して、エクスポートされた IM 構成管理の管理情報をインポートします。

インポート機能の詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager 導入・設計ガイド」の「6.7 IM 構成管理の管理情報のエクスポート・インポート」を参照してください。

インポート手順の詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager 運用ガイド」の「8.7.2 IM 構成管理の管理情報をインポートする」を参照してください。

### 4. システムの階層構成をシステムに反映する。

インポートされたシステムの階層構成を、IM 構成管理・ビューアーを操作して、JP1/IM が運用管理するシステムに反映します。システムの階層構成をシステムに反映する方法については、「3.2.4(3) システムの階層構成を反映する」を参照してください。

# 4

## セントラルコンソールの設定

この章では、セントラルコンソールの機能である JP1 イベントのフィルタリング、自動アクションなどの設定手順について説明します。

- 
- 4.1 JP1/IM のイベント取得時の動作設定

---

  - 4.2 JP1 イベントのフィルタリングの設定

---

  - 4.3 JP1 イベントの表示色の設定

---

  - 4.4 自動アクションの設定

---

  - 4.5 関連イベント発行の設定

---

  - 4.6 メモ情報の設定

---

  - 4.7 イベントガイド情報の編集

---

  - 4.8 対処状況変更時の JP1 イベント発行の設定

---

  - 4.9 ユーザー独自のイベント属性を表示する手順

---

  - 4.10 重大度変更機能の設定

---

  - 4.11 発生元ホストのマッピングの設定

---

  - 4.12 ログインユーザーごとの JP1/IM - View の設定

---

  - 4.13 JP1/IM - View の動作カスタマイズ

---

  - 4.14 連携製品のモニター起動の設定

---

  - 4.15 統合機能メニューの設定

#### 4. セントラルコンソールの設定

---

4.16 WWW ページ版の JP1/IM - View を使用する場合の設定

---

4.17 業務グループの参照・操作制限の設定

---

## 4.1 JP1/IM のイベント取得時の動作設定

---

JP1/IM - Manager がイベントサービスに登録された JP1 イベントを取得するときのイベント取得フィルターの条件や、マネージャーのメモリー上に JP1 イベントをバッファリングするバッファサイズなどを設定します。

通常は、デフォルトの設定で運用できますが、必要に応じて設定をカスタマイズしてください。設定する項目を次に示します。

- イベント取得フィルターの設定
- JP1 イベントを抽出して、マネージャー上にバッファリングするときのイベント件数の上限（イベントバッファ）
- イベントサービスと再接続するときのリトライ回数およびリトライ間隔
- `jcochstat` コマンドの使用許可

設定は、JP1/IM - View の [システム環境設定] 画面を使用します。なお、ここで設定した内容はマネージャーの JP1/IM - Manager に保存されます。このため、同じ JP1/IM - Manager に接続しているすべての JP1/IM - View で見え方が同じになります。

イベント取得時の動作を設定する手順を次に示します。

1. [システム環境設定] 画面を起動する。  
[イベントコンソール] 画面で [オプション] - [システム環境設定] を選択します。
2. パラメーターを調整する。  
必要に応じて、イベントバッファの件数やイベントサービスとの接続リトライ数などのパラメーターを調整してください。

[システム環境設定] 画面については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「2.11 [システム環境設定] 画面」を参照してください。

### ! 注意事項

システムプロファイル (`.system`) にも上記の設定についての定義内容が記述されていますが、直接編集することは推奨しません。設定を誤ると JP1/IM - Manager の動作が不正になることがあります。

---

## 4.2 JP1 イベントのフィルタリングの設定

---

[ イベントコンソール ] 画面に表示する JP1 イベントの種類を制限するためにフィルターを設定できます。これによって、監視の目的に合った JP1 イベントだけを表示することができます。[ イベントコンソール ] 画面から設定できるフィルターには、次の 4 種類があります。

### 表示フィルター

[ イベントコンソール ] 画面の [ イベント監視 ] ページに表示する JP1 イベントの条件をユーザーが設定します。各 JP1 ユーザーにつき、50 個まで定義できます。

### ユーザーフィルター

ユーザーが監視できる JP1 イベントの種類をシステム管理者が設定します。ユーザーフィルターは 128 個まで定義できます。

### 重要イベントフィルター

[ イベントコンソール ] 画面の [ 重要イベント ] ページに表示する重要イベントを定義します。

### イベント取得フィルター

JP1/IM - Manager ( イベント基盤サービス ) が JP1/Base ( イベントサービス ) からイベントを取得するときのフィルター条件を設定します。マネージャーごとに、50 個まで定義できます。

### 注

イベント取得フィルター ( 互換用 ) の場合、JP1/IM - Manager の一制御 ( イベントコンソールサービス ) が JP1/IM - Manager の一制御 ( イベント基盤サービス ) からイベントを取得するときのフィルター条件となります。

次に各フィルターの設定手順について説明します。

### 4.2.1 表示フィルターを設定する

[ イベントコンソール ] 画面の [ イベント監視 ] ページに表示する JP1 イベントの条件を設定します。

#### (1) 表示フィルターを新規に作成する

表示フィルターを新規に作成する手順を次に示します。

1. イベント一覧に表示されている JP1 イベントの属性値を表示条件として利用する場合は、イベント一覧から JP1 イベントを選択する。
2. [ イベントコンソール ] 画面から [ 表示 ] - [ 表示フィルター一覧 ] を選択する。  
[ 表示フィルター一覧 ] 画面が表示されます。この画面にはフィルター名が表示され  
ます。

3. 新規に作成する場合は [追加] ボタンをクリック、既存フィルターを流用する場合は [複製] ボタンをクリックしたあと [編集] ボタンをクリックする。  
[追加] ボタンをクリックすると、[表示フィルター設定] 画面が表示されます。  
[複製] ボタンをクリックすると、「コピー 表示フィルター名」がフィルターに追加されます。この場合は「コピー 表示フィルター名」を選択し、[編集] ボタンをクリックして [表示フィルター設定] 画面を表示します。
4. [表示フィルター設定] 画面でフィルターの設定をする。  
[表示フィルター設定] 画面では次の設定を行います。
  - フィルター名の入力  
設定条件を区別するために、フィルターに名前を付けます。
  - 条件群の設定  
フィルターの通過条件、および除外条件を区別するために、条件群に名前を付けます。  
条件群は、通過条件群、除外条件群それぞれ最大 5 件設定でき、条件群同士の関係は OR 条件となります。  
なお、条件群の設定は [一覧表示] ボタンをクリックして [一覧] を表示状態にしておく必要があります。  
条件群の追加: [追加] ボタンをクリックすると、定義していない名称「条件群 n」（n は数字）が追加されます。  
条件群の複製: 条件群を選択し、[複製] ボタンをクリックすると、「コピー 選択した条件群名」が追加されます。  
条件群の削除: 条件群を選択し、[削除] ボタンをクリックすると、選択した条件群が削除されます。  
条件群のリネーム: 条件群を選択すると、選択した条件群の名前が [条件群名] に表示されます。これを編集し、フォーカスを移動すると、条件群の名前が変更されます。
  - 条件の設定（各条件群の詳細設定）  
フィルターの通過条件、または除外条件を設定します。  
条件は、複数の条件を組み合わせて設定でき、条件同士の関係は AND 条件となります。  
設定できる項目は、登録ホスト名、重大度、オブジェクトタイプ、オブジェクト名、登録名タイプ、登録名、事象種別、ユーザー名、メッセージ、プロダクト名、イベント ID、対処状況の状態、およびアクションの状態です。  
統合監視 DB を使用する場合は、設定できる項目に、重大度（変更前）、メモが追加されます。発生元ホストのマッピングを有効にした場合は、設定できる項目に発生元ホスト名が追加されます。  
[イベントコンソール] 画面で選択した JP1 イベントの属性値を条件一覧に反映させたいときは、[選択イベント条件入力] ボタンをクリックします。
5. [OK] ボタンをクリックする。  
[表示フィルター設定] 画面が閉じ、[表示フィルター一覧] 画面に戻ります。
6. [OK] ボタンをクリックする。

#### 4. セントラルコンソールの設定

設定した内容（フィルターの追加）が有効になり、[表示フィルター一覧]画面が閉じます。

##### (2) 表示フィルターを変更する

既存の表示フィルターの内容を変更する手順を次に示します。

1. イベント一覧に表示されている JP1 イベントの属性値を表示条件として利用する場合は、イベント一覧から JP1 イベントを選択する。
2. [表示フィルター設定]画面を表示する。  
次に示すどちらかの方法で [表示フィルター設定]画面を表示します。
  - [イベントコンソール]画面から [表示] - [表示フィルター一覧]を選択し、[表示フィルター一覧]画面を表示する。  
次に、[表示フィルター一覧]画面で変更したい表示フィルターを選択し、[編集]ボタンをクリックする。
  - [イベントコンソール]画面の [イベント監視]ページの [フィルター名]リストボックスから変更したい表示フィルターを選択し、[表示フィルター編集]ボタンをクリックまたはメニューバーから [表示] - [表示フィルター編集]を選択する。
3. [表示フィルター設定]画面でフィルターの設定内容を編集する。  
[イベントコンソール]画面で選択した JP1 イベントの属性値を条件一覧に反映させたいときは、[選択イベント条件入力]ボタンをクリックします。
4. [OK]ボタンをクリックする。  
[表示フィルター設定]画面が閉じ、[表示フィルター設定]画面を呼び出した画面に戻ります。[表示フィルター一覧]画面に戻った場合は [OK]ボタンをクリックして設定した内容（フィルターの変更）を有効にしてください。

##### (3) 表示フィルターを削除する

既存の表示フィルターを削除する手順を次に示します。

1. [イベントコンソール]画面から [表示] - [表示フィルター一覧]を選択する。  
[表示フィルター一覧]画面が表示されます。この画面にはフィルター名が表示されます。
2. 削除したい表示フィルターを選択して、[削除]ボタンをクリックする。  
選択した表示フィルターが削除されます。
3. [OK]ボタンをクリックする。  
設定した内容（フィルターの削除）が有効になり、[表示フィルター一覧]画面が閉じます。

#### 4.2.2 ユーザーフィルターを設定する

[イベントコンソール]画面でユーザーが監視できる JP1 イベントを制限します。設定内

容は、[ユーザーフィルター設定]画面で[適用]ボタンをクリックしたあとにJP1/IM - View に配信するイベントが対象となります。ユーザーフィルターが設定されていないユーザーは、すべてのJP1 イベントを監視できます。

ユーザーフィルターを設定するには、JP1\_Console\_Admin 権限が必要です。また、業務グループの参照・操作制限を設定している場合、JP1 資源グループと JP1 権限レベルの組み合わせによっては操作できないことがあります。詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager 導入・設計ガイド」の「3.1.4(2) JP1 ユーザーに対する JP1 資源グループと JP1 権限レベルの割り当て」を参照してください。

### (1) ユーザーフィルターを新規に作成する

ユーザーフィルターを新規に作成する手順を次に示します。

1. イベント一覧に表示されている JP1 イベントの属性値を条件として利用する場合は、イベント一覧から JP1 イベントを選択する。
2. [イベントコンソール]画面から[オプション] - [ユーザーフィルター設定]を選択する。  
[ユーザーフィルター設定]画面が表示されます。  
この画面には、フィルター名と対象ユーザー名が表示されます。
3. [追加]ボタンをクリックする。  
[ユーザーフィルター詳細設定]画面が表示されます。
4. [ユーザーフィルター詳細設定]画面でフィルターの設定をする。  
[ユーザーフィルター詳細設定]画面では次の設定を行います。
  - フィルター名の入力  
設定条件を区別するために、フィルターに名前を付けます。
  - フィルターの対象ユーザー名の入力  
フィルターによって制限を受けるユーザー名を入力します。複数のユーザー名を入力する場合は、ユーザー名をコンマで区切って入力します。  
一人のユーザーを複数のフィルターの対象ユーザーにすることはできません。
  - 条件群の設定  
フィルターの通過条件、および除外条件を区別するために、条件群に名前を付けます。  
条件群は、通過条件群、除外条件群それぞれ最大 30 件設定でき、条件群同士の関係は OR 条件となります。  
なお、条件群の設定は[一覧表示]ボタンをクリックして[一覧]を表示状態にしておく必要があります。  
条件群の追加:[追加]ボタンをクリックすると、定義していない名称「条件群 n」(n は数字)が追加されます。  
条件群の複製:条件群を選択し,[複製]ボタンをクリックすると、「コピー 選択した条件群名」が追加されます。  
条件群の削除:条件群を選択し,[削除]ボタンをクリックすると、選択した条件群が削除されます。

#### 4. セントラルコンソールの設定

条件群のリネーム：条件群を選択すると、選択した条件群の名前が [ 条件群名 ] に表示されます。これを編集し、フォーカスを移動すると、条件群の名前が変更されます。

- 条件の設定（各条件群の詳細設定）

フィルターの通過条件，または除外条件を設定します。

条件は、複数の条件を組み合わせで設定でき、条件同士の関係は AND 条件となります。

設定できる項目は、登録ホスト名、重大度、オブジェクトタイプ、オブジェクト名、登録名タイプ、登録名、事象種別、ユーザー名、メッセージ、プロダクト名、イベント ID、対処状況の状態、およびアクションの状態です。発生元ホストのマッピングを有効にした場合は、設定できる項目に発生元ホスト名が追加されません。

[ イベントコンソール ] 画面で選択した JP1 イベントの属性値を条件一覧に反映させたいときは、[ 選択イベント条件入力 ] ボタンをクリックします。

5. [ OK ] ボタンをクリックする。

[ ユーザーフィルター詳細設定 ] 画面が閉じ、[ ユーザーフィルター設定 ] 画面に戻ります。

6. [ 適用 ] ボタンをクリックする。

設定した内容が適用されます。

#### (2) ユーザーフィルターを変更する

ユーザーフィルターの内容を変更する手順を次に示します。

1. イベント一覧に表示されている JP1 イベントの属性値を条件として利用する場合は、イベント一覧から JP1 イベントを選択する。

2. [ イベントコンソール ] 画面から [ オプション ] - [ ユーザーフィルター設定 ] を選択する。

[ ユーザーフィルター設定 ] 画面が表示されます。

3. 変更したいユーザーフィルターを選択して、[ 編集 ] ボタンをクリックする。

[ ユーザーフィルター詳細設定 ] 画面が表示されます。

4. [ ユーザーフィルター詳細設定 ] 画面でフィルターの設定内容を編集する。

[ イベントコンソール ] 画面で選択した JP1 イベントの属性値を条件一覧に反映させたいときは、[ 選択イベント条件入力 ] ボタンをクリックします。

5. [ OK ] ボタンをクリックする。

[ ユーザーフィルター詳細設定 ] 画面が閉じ、[ ユーザーフィルター設定 ] 画面に戻ります。

6. [ 適用 ] ボタンをクリックする。

設定した内容が適用されます。

### (3) ユーザーフィルターを削除する

ユーザーフィルターを削除する手順を次に示します。

1. [ イベントコンソール ] 画面から [ オプション ] - [ ユーザーフィルター設定 ] を選択する。  
[ ユーザーフィルター設定 ] 画面が表示されます。
2. 変更したいユーザーフィルターを選択して, [ 削除 ] ボタンをクリックする。  
選択したユーザーフィルターが削除されます。
3. [ 適用 ] ボタンをクリックする。  
設定した内容が適用されます。

## 4.2.3 重要イベントフィルターを設定する

[ イベントコンソール ] 画面の [ 重要イベント ] ページに表示する重要イベントの条件を設定します。重要イベントフィルターを設定することで、どの JP1 イベントを重要イベントとするかを定義できます。

設定した内容はマネージャーの JP1/IM - Manager に保存されます。このため、同じ JP1/IM - Manager に接続しているすべての JP1/IM - View で見え方が同じになります。

重要イベントフィルターを設定するには、JP1\_Console\_Admin 権限が必要です。また、業務グループの参照・操作制限を設定している場合、JP1 資源グループと JP1 権限レベルの組み合わせによっては操作できないことがあります。詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「3.1.4(2) JP1 ユーザーに対する JP1 資源グループと JP1 権限レベルの割り当て」を参照してください。

重要イベントフィルターを設定する手順を次に示します。

1. イベント一覧に表示されている JP1 イベントの属性値を重要イベントの定義条件とする場合は、イベント一覧から JP1 イベントを選択する。
2. [ イベントコンソール ] 画面で, [ オプション ] - [ 重要イベント定義 ] を選択する。  
[ 重要イベント定義 ] 画面が表示されます。
3. [ 重要イベント定義 ] 画面で重要イベントの定義を設定する。  
[ 重要イベント定義 ] 画面では次の設定を行います。
  - 条件群の設定  
フィルターの通過条件、および除外条件を区別するために、条件群に名前を付けます。  
条件群は、通過条件群、除外条件群それぞれ最大 30 件設定でき、条件群同士の関係は OR 条件となります。  
なお、条件群の設定は [ 一覧表示 ] ボタンをクリックして [ 一覧 ] を表示状態にしておく必要があります。  
条件群の追加 : [ 追加 ] ボタンをクリックすると、定義していない名称「条件群 n」

#### 4. セントラルコンソールの設定

(n は数字) が追加されます。

条件群の複製：条件群を選択し、[複製] ボタンをクリックすると、「コピー 選択した条件群名」が追加されます。

条件群の削除：条件群を選択し、[削除] ボタンをクリックすると、選択した条件群が削除されます。

条件群のリネーム：条件群を選択すると、選択した条件群の名前が [条件群名] に表示されます。これを編集し、フォーカスを移動すると、条件群の名前が変更されます。

- 条件の設定 (各条件群の詳細設定)

フィルターの通過条件、または除外条件を設定します。

条件は、複数の条件を組み合わせで設定でき、条件同士の関係は AND 条件となります。

設定できる項目は、登録ホスト名、重大度、オブジェクトタイプ、オブジェクト名、登録名タイプ、登録名、事象種別、ユーザー名、メッセージ、プロダクト名、イベント ID、およびアクションの状態です。発生元ホストのマッピングを有効にした場合は、設定できる項目に発生元ホスト名が追加されます。

[ イベントコンソール ] 画面で選択した JP1 イベントの属性値を条件一覧に反映させるには、[ 選択イベント条件入力 ] ボタンをクリックします。

#### 4. [ OK ] ボタンをクリックする。

設定した定義が有効になり、[ 重要イベント定義 ] 画面が閉じます。

#### ! 注意事項

重要イベントの定義は、マネージャーごとに一つだけ定義できます。同じマネージャーの JP1/IM・Manager に接続しているすべての JP1/IM・View で同じ見え方になります。設定内容を十分検討してから設定してください。

### 4.2.4 イベント取得フィルターを設定する

イベント取得フィルターの設定方法を、一つだけ設定する場合、切り替えて設定する場合に分けてそれぞれ説明します。イベント取得フィルターは、統合監視 DB を使用する場合または使用しない場合に関係なく設定されます。

ここで設定するイベント取得フィルターは、JP1/IM・Manager のすべてのサービスに配信する JP1 イベントを制限するフィルターです。

なお、イベント取得フィルター (互換用) の設定については、「(4) イベント取得フィルター (互換用) を設定する」を参照してください。

#### (1) イベント取得フィルターを一つだけ設定する

JP1/IM・Manager が JP1/Base のイベント DB からイベントを取得するときのフィル

ター条件を一つだけ設定する場合の方法を示します。設定手順は、次のとおりです。なお、[システム環境設定]画面を起動するには、JP1\_Console\_Admin 権限が必要です。また、業務グループの参照・操作制限を設定している場合、JP1 資源グループと JP1 権限レベルの組み合わせによっては操作できないことがあります。詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager 導入・設計ガイド」の「3.1.4(2) JP1 ユーザーに対する JP1 資源グループと JP1 権限レベルの割り当て」を参照してください。

1. イベント一覧に表示されている JP1 イベントの属性値を条件として利用する場合は、イベント一覧から JP1 イベントを選択する。
2. [イベントコンソール]画面で[オプション] - [システム環境設定]を選択する。  
[システム環境設定]画面が表示されます。
3. [適用中のフィルター]の[設定]ボタンをクリックする。  
[イベント取得条件設定]画面が表示されます。  
設定済みのイベント取得フィルターを編集する場合は、[イベント取得条件]のドロップダウンリストからイベント取得フィルターを選択したあと、[設定]ボタンをクリックします。[イベント取得条件設定]画面に選択したイベント取得フィルターの内容が表示され、設定内容を編集できます。
4. [イベント取得条件設定]画面でフィルターの設定をする。  
[イベント取得条件設定]画面では次の設定を行います。
  - フィルター名とフィルター ID  
新規でイベント取得フィルターを作成する場合、フィルター名を入力します。フィルター ID は、イベント取得条件一覧の中で、未使用のフィルター ID が数値の小さい順に自動的に割り振られます。  
イベント取得フィルターを編集する場合、編集するイベント取得フィルターのフィルター名およびフィルター ID が表示されます。フィルター名やフィルター ID を編集すると、フィルター名やフィルター ID が編集した内容に変更されます。新しいイベント取得フィルターが作成されるわけではありませんので、注意してください。また、すでに指定されているフィルター名やフィルター ID を重複して指定できません。
  - 条件群の設定  
フィルターの通過条件、および除外条件を区別するために、条件群に名前を付けます。なお、通過条件群と除外条件群に同じ名前は付けられません。  
条件群は、通過条件群、除外条件群それぞれ最大 30 件設定でき、条件群同士の関係は OR 条件となります。  
なお、条件群の設定は[一覧表示]ボタンをクリックして[一覧]を表示状態にしておく必要があります。  
条件群の追加:[追加]ボタンをクリックすると、定義していない名称「条件群 n」(n は数字)が追加されます。  
条件群の複製:条件群を選択し、[複製]ボタンをクリックすると、「コピー 選択した条件群名」が追加されます。

#### 4. セントラルコンソールの設定

条件群の削除：条件群を選択し、[ 削除 ] ボタンをクリックすると、選択した条件群が削除されます。

条件群のリネーム：条件群を選択すると、選択した条件群の名前が [ 条件群名 ] に表示されます。これを編集し、フォーカスを移動すると、条件群の名前が変更されます。

- 条件の設定（各条件群の詳細設定）

フィルターの通過条件、または除外条件を設定します。

条件は、複数の条件を組み合わせで設定でき、条件同士の関係は AND 条件となります。

設定できる項目は、登録ホスト名、重大度（または JP1/SES イベント）、オブジェクトタイプ、オブジェクト名、登録名タイプ、登録名、事象種別、ユーザー名、メッセージ、プロダクト名、アクション、およびイベント ID です。

[ イベントコンソール ] 画面で選択した JP1 イベントの属性値を条件一覧に反映させるには、[ 選択イベント条件入力 ] ボタンをクリックします。

5. [ OK ] ボタンをクリックする。

[ イベント取得条件設定 ] 画面が閉じ、[ システム環境設定 ] 画面に戻ります。

6. [ 適用 ] ボタンをクリックする。

設定した内容が有効になります。

### (2) イベント取得フィルターを切り替えて設定する

JP1/IM - Manager が JP1/Base のイベント DB からイベントを取得するときのフィルター条件を切り替えて設定する場合の方法を示します。

イベント取得フィルターを切り替えて設定する場合、[ システム環境設定 ] 画面から [ イベント取得条件一覧 ] 画面を表示して、イベント取得フィルターを設定します。この方法では、新規のイベント取得フィルターの作成や設定済みのイベント取得フィルターの編集、複製、および削除ができます。

設定手順は、次のとおりです。なお、[ システム環境設定 ] 画面を起動するには、JP1\_Console\_Admin 権限が必要です。また、業務グループの参照・操作制限を設定している場合、JP1 資源グループと JP1 権限レベルの組み合わせによっては操作できないことがあります。詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「3.1.4(2) JP1 ユーザーに対する JP1 資源グループと JP1 権限レベルの割り当て」を参照してください。

1. [ イベントコンソール ] 画面で [ オプション ] - [ システム環境設定 ] を選択する。

[ システム環境設定 ] 画面が表示されます。

2. [ イベント取得条件 ] の [ 一覧編集 ] ボタンをクリックする。

[ イベント取得条件一覧 ] 画面が表示されます。

3. イベント取得フィルターを編集・複製・削除する場合は、[ フィルター一覧 ] から編集したいイベント取得フィルターを選択する。

4. 設定する内容にあわせて、[ 追加 ] ボタン・[ 編集 ] ボタン・[ 複製 ] ボタン・[ 削除 ]

ボタンをクリックする。

[ 追加 ] ボタンをクリックした場合

[ イベント取得条件設定 ] 画面が表示され、新しいイベント取得フィルターを設定できます。

[ 編集 ] ボタンをクリックした場合

[ イベント取得条件設定 ] 画面が表示され、手順 3 で選択したイベント取得フィルターの設定を編集できます。[ イベント取得条件設定 ] 画面で設定する内容の概要については、「4.2.4(1) イベント取得フィルターを一つだけ設定する」を参照してください。

[ 複製 ] ボタンをクリックした場合

選択したイベント取得フィルターが複製され、[ フィルター一覧 ] に追加されます。複製されたイベント取得フィルターは、名称の文頭に「コピー」が追加されます。ここでは、複製されたイベント取得フィルターの名称は変更できません。イベント取得フィルターの名称を変更したい場合は、[ 編集 ] ボタンをクリックして表示される [ イベント取得条件設定 ] 画面で編集してください。

[ 削除 ] ボタンをクリックした場合

選択したイベント取得フィルターが削除されます。

5. [ OK ] ボタンをクリックする。

[ イベント取得条件一覧 ] 画面が閉じ、[ システム環境設定 ] 画面に戻ります。

6. [ 適用 ] ボタンをクリックする。

設定した内容が有効になります。

### (3) 共通除外条件を設定する

一時的にメンテナンス対象ホストの発行する JP1 イベントを取得対象外とするための、共通除外条件を設定する方法を示します。共通除外条件の動作モードには、基本モードと拡張モードの2種類があります。jcochcefmode コマンドで共通除外条件の動作モードを基本モードと拡張モードに切り替えて使用します。

共通除外条件を設定するには、基本モードの場合は [ 共通除外条件設定 ] 画面、拡張モードの場合は [ 共通除外条件設定 ( 拡張 ) ] 画面を使用します。拡張モードの場合には、共通除外条件拡張定義ファイルと jcochfilter コマンドの -ef オプションを使用して設定することもできます。共通除外条件の有効・無効を切り替える方法については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「5.8 イベント取得フィルターを切り替える」を参照してください。

(a) 共通除外条件の基本モードと拡張モードの切り替え

共通除外条件の動作モードを切り替える方法を次に示します。

1. JP1/IM - Manager を停止する。

2. 次のコマンドを実行する。

- 基本モードから拡張モードに変更する場合

#### 4. セントラルコンソールの設定

```
jcochcefmode -m extended
```

- 拡張モードから基本モードに変更する場合

```
jcochcefmode -m normal
```

共通除外条件の動作モードが切り替わります。

#### 3. JP1/IM - Manager を起動する。

なお、jcochcefmode コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcochcefmode」(1. コマンド)を参照してください。

- (b) 共通除外条件の設定 ([ 共通除外条件設定 ] 画面または [ 共通除外条件設定 ( 拡張 ) ] 画面を使用する場合)

[ 共通除外条件設定 ] 画面 ( 基本モードの場合 ), [ 共通除外条件設定 ( 拡張 ) ] 画面 ( 拡張モードの場合 ) を使用して、共通除外条件を設定する方法を次に示します。

なお、[ システム環境設定 ] 画面を起動するには、JP1\_Console\_Admin 権限が必要です。また、業務グループの参照・操作制限を設定している場合、JP1 資源グループと JP1 権限レベルの組み合わせによっては操作できないことがあります。詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「3.1.4(2) JP1 ユーザーに対する JP1 資源グループと JP1 権限レベルの割り当て」を参照してください。

1. [ イベントコンソール ] 画面で [ オプション ] - [ システム環境設定 ] を選択する。  
[ システム環境設定 ] 画面が表示されます。

2. 設定済みの共通除外条件を編集する場合は、対象の共通除外条件群名を選択して、  
[ 共通除外条件群一覧 ] の [ 設定 ] ボタンをクリックする。  
[ 共通除外条件設定 ] 画面が表示されます。手順 4 に進みます。

3. 新たに共通除外条件を定義する場合は、[ 一覧編集 ] ボタンをクリックする。

[ イベント取得条件一覧 ] 画面が表示されます。

[ イベント取得条件一覧 ] 画面では、共通除外条件を追加、編集、複製、削除できます。基本モードの場合、共通除外条件群は最大 30 件設定できます。拡張モードの場合、共通除外条件群は最大 1,024 件設定できます。条件群同士の関係は OR 条件となります。

- 条件群の追加 : [ 追加 ] ボタンをクリックすると、共通除外条件設定の画面が表示され、新規の共通除外条件群を設定できます。
- 条件群の編集 : 共通除外条件群を選択し、[ 編集 ] ボタンをクリックすると、共通除外条件設定の画面が表示され、選択した共通除外条件群を編集できます。
- 条件群の複製 : 共通除外条件群を選択し、[ 複製 ] ボタンをクリックすると、「コピー 選択した条件群名」が追加されます。
- 条件群の削除 : 共通除外条件群を選択し、[ 削除 ] ボタンをクリックすると、選択した条件群が削除されます。

## 4. 共通除外条件設定の画面で条件を設定する。

## • 共通除外条件群 ID

共通除外条件群 ID をドロップダウンリストから選択します。

共通除外条件を追加する場合、共通除外条件群一覧の中で未使用の共通除外条件群 ID が、数値の小さい順に自動的に割り振られます。

共通除外条件を編集する場合、共通除外条件群一覧から選択した共通除外条件群 ID が表示されます。

すでに指定されている共通除外条件群 ID を重複して指定できません。

## • 共通除外条件群名

共通除外条件群の名称を入力します。

既存の共通除外条件群を選択した状態で名称を変更した場合は、新しく指定した名称で上書きされます。

## • 条件の設定（各条件群の詳細設定）

取得対象外としたい JP1 イベントの条件を設定します。

条件は、複数の条件を組み合わせて設定でき、条件同士の関係は AND 条件となります。設定できる項目は、次のとおりです。

## 基本モードの場合

登録ホスト名、重大度（または JP1/SES イベント）、オブジェクトタイプ、オブジェクト名、登録名タイプ、登録名、事象種別、ユーザー名、メッセージ、プロダクト名、およびイベント ID です。

## 拡張モードの場合

イベント ID、登録要因、発行元プロセス ID、登録時刻、到着時刻、発行元ユーザー ID、発行元グループ ID、発行元ユーザー名、発行元グループ名、登録ホスト名、発行元 IP アドレス、メッセージ、重大度、ユーザー名、プロダクト名、オブジェクトタイプ、オブジェクト名、登録名タイプ、登録名、オブジェクト ID、事象種別、開始時刻、終了時刻、終了コード、発生元ホスト名、および固有の拡張属性です。

なお、重大度は重大度変更機能を使用している場合でも、重大度を変更する前の重大度となります。

[ イベントコンソール ] 画面で選択した JP1 イベントの属性値を条件一覧に反映させるには、[ 選択イベント条件入力 ] ボタンをクリックします。

## 5. [ OK ] ボタンをクリックする。

共通除外条件設定の画面が閉じ、[ システム環境設定 ] 画面に戻ります。

## 6. 設定した共通除外条件を有効にしたい場合は、[ 適用 ] の各チェックボックスをチェックする。

## 7. [ 適用 ] ボタンをクリックする。

設定した内容が有効になります。

なお、[ システム環境設定 ] 画面、[ 共通除外条件設定 ] 画面、[ 共通除外条件設定（拡張

#### 4. セントラルコンソールの設定

)] 画面については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の次の個所を参照してください。

- [システム環境設定] 画面  
参照先：2.11 [システム環境設定] 画面
- [共通除外条件設定] 画面  
参照先：2.15 [共通除外条件設定] 画面
- [共通除外条件設定(拡張)] 画面  
参照先：2.16 [共通除外条件設定(拡張)] 画面

#### (c) 共通除外条件の設定(共通除外条件拡張定義ファイルおよび jcochfilter コマンドを使用する場合)

拡張モードの場合、共通除外条件を共通除外条件拡張定義ファイルおよび jcochfilter コマンドの `-ef` オプションを使用して設定できます。設定する方法を次に示します。

1. 共通除外条件拡張定義ファイルで、条件群を定義する。
2. jcochfilter コマンドを実行し、定義した条件群を一括で反映する。

次のようにコマンドを入力します。

```
jcochfilter -ef 共通除外条件拡張定義ファイル名
```

共通除外条件拡張定義ファイルについては、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「共通除外条件拡張定義ファイル」(2. 定義ファイル)を参照してください。

jcochfilter コマンドについては、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcochfilter」(1. コマンド)を参照してください。

#### (4) イベント取得フィルター(互換用)を設定する

イベントコンソールサービスがイベント基盤サービスからイベントを取得するときのフィルター条件を設定します。なお、ここで示す設定はイベント取得フィルター(互換用)を使用している場合だけ実施できます。

なお、イベント取得フィルター(互換用)を設定すると、統合監視 DB を使用してもイベント取得フィルター(互換用)が使用されます。

設定手順は、次のとおりです。なお、[システム環境設定] 画面を起動するには、JP1\_Console\_Admin 権限が必要です。また、業務グループの参照・操作制限を設定している場合、JP1 資源グループと JP1 権限レベルの組み合わせによっては操作できないことがあります。詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「3.1.4(2) JP1 ユーザーに対する JP1 資源グループと JP1 権限レベルの割り当て」を参照してください。

1. [イベントコンソール] 画面で [オプション] - [システム環境設定] を選択する。

- [システム環境設定]画面が表示されます。
2. [イベント取得条件]の[設定]ボタンをクリックする。  
[イベント取得条件設定]画面(互換用)が表示されます。
  3. イベントサービスからイベントを取得するときのフィルター条件を設定する。  
JP1/SESのイベントを[イベントコンソール]画面に表示する場合は,[JP1/SES イベント]の[取得する]チェックボックスをチェックします。  
JP1 イベントの重大度を指定する場合は,[重大度]チェックボックスをチェックしたあと,緊急,警戒,致命的,エラー,警告,通知,情報,デバッグの中から必要な項目をチェックします。[重大度]チェックボックスにチェックがない場合は,重大度が定義されているすべてのイベントが対象になります。  
イベントIDを指定したい場合は,[イベントID]チェックボックスをチェックしたあと,JP1 イベントのIDを指定します。複数のイベントIDを指定したい場合は,コンマで区切って指定します。  
ここで設定した各条件は,「JP1/SES イベントとイベントIDのAND条件」,または「重大度とイベントIDのAND条件」としてイベントサービスに渡されます。
  4. [OK]ボタンをクリックする。  
[システム環境設定]画面に戻ります。
  5. [適用]ボタンをクリックする。  
設定した内容が有効になります。

## 4.3 JP1 イベントの表示色の設定

---

イベント一覧に表示されるイベントの表示色を重大度ごとに設定できます。この設定は、システムカラー定義ファイルで定義したあと、[ユーザー環境設定]画面からユーザーごとに有効にします。なお、イベントの表示色の設定は、システム単位です。ユーザー単位では設定できません。

JP1 イベントの表示色を設定する手順を次に示します。

1. システムカラー定義ファイル ( `systemColor.conf` ) を編集する。  
システムカラー定義ファイルの定義内容については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「システムカラー定義ファイル ( `systemColor.conf` )」(2. 定義ファイル)を参照してください。
2. [イベントコンソール]画面で[オプション] - [ユーザー環境設定]を選択する。  
[ユーザー環境設定]画面が表示されます。  
[ユーザー環境設定]画面については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「2.17 [ユーザー環境設定]画面」を参照してください。
3. カラーリング項目の[有効]チェックボックスをチェックする。
4. [OK]ボタンをクリックする。  
設定した内容が有効になります。

## 4.4 自動アクションの設定

自動アクション機能を使用するための設定について説明します。

### 4.4.1 自動アクション機能の実行環境の設定

自動アクションの実行環境は、自動アクション環境定義ファイル (`action.conf`) を編集して設定します。自動アクション環境定義ファイルには、自動アクションを実行する標準ユーザーや、自動アクション機能で使用する正規表現などを記述します。

自動アクションの実行環境を設定する手順を次に示します。

1. モデルファイルをコピーして、定義ファイル名 (`action.conf`) にリネームしたあと、定義内容を編集する。  
自動アクション実行環境の定義ファイルのモデルファイルをコピーして、リネームしたあと、定義ファイル (`action.conf`) を編集します。次を実施してください。

Windows の場合

```
cd Console パス
copy default¥action.conf.update conf¥action.conf
notepad conf¥action.conf
```

UNIX の場合

```
cd /etc/opt/jplcons
cp -p default/action.conf.update conf/action.conf
vi conf/action.conf
```

自動アクション環境定義ファイルの定義内容については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「自動アクション環境定義ファイル (`action.conf.update`)」(2. 定義ファイル)を参照してください。

2. JP1/IM - Manager を停止する。
3. `jbssetcnf` コマンドを実行して定義を反映する。

Windows の場合

```
jbssetcnf Console パス ¥conf¥action.conf
```

UNIX の場合

```
/opt/jplbase/bin/jbssetcnf /etc/opt/jplcons/conf/action.conf
```

`jbssetcnf` コマンドを実行すると、JP1 共通定義情報へ自動アクション機能の実行環境の設定が反映されます。`jbssetcnf` コマンドについては、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

4. JP1/IM - Manager を起動する。

## 4.4.2 自動アクションの実行条件および実行内容の設定

自動アクションの実行条件および実行内容は、JP1/IM - View の GUI または定義ファイルで設定できます。それぞれの手順について説明します。

### 注意事項

08-50 以前のバージョンからセントラルコンソールをバージョンアップした場合、定義ファイルを更新する必要があります。

更新の手順については、「1.19.3(3) 自動アクション定義ファイルの更新」

(Windows) または、「2.18.6(3) 自動アクション定義ファイルの更新」(UNIX) を参照してください。なお、08-50 以前のバージョンの定義ファイルを使用したい場合は、更新する必要はありません。

### (1) JP1/IM - View の GUI を使って設定する

手順を次に示します。

1. [ イベントコンソール ] 画面で [ オプション ] - [ 自動アクション設定 ] を選択する。  
[ アクション設定 ] 画面が表示されます。

2. 設定する内容にあわせて [ 追加 ], [ 編集 ] または [ 削除 ] のボタンをクリックする。

新規に自動アクションを設定したい場合

[ 追加 ] ボタンをクリックします。[ アクション詳細設定 ] 画面で、自動アクションの実行条件や実行内容を設定します。

[ OK ] ボタンをクリックすると、[ アクション設定 ] 画面に戻ります。

既存の自動アクションの条件を変更したい場合

一覧から変更したい自動アクションを選択して [ 編集 ] ボタンをクリックします。[ アクション詳細設定 ] 画面で、既存の自動アクションの実行条件や実行内容を変更します。

[ OK ] ボタンをクリックすると、[ アクション設定 ] 画面に戻ります。

既存の自動アクションの条件を削除したい場合

一覧から削除したい自動アクションを選択して [ 削除 ] ボタンをクリックします。

3. [ 適用 ] ボタンをクリックする。  
設定した内容が有効になります。

[ アクション設定 ] 画面の詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「2.25 [ アクション設定 ] 画面」を参照してください。

[ アクション詳細設定 ] 画面の詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「2.26.1 [ アクション詳細設定 ] 画面」を参照してください。

## (2) 定義ファイルを編集して設定する

手順を次に示します。

1. 自動アクション定義ファイル (actdef.conf) を編集する。  
自動アクション定義ファイルの格納先を次に示します。

表 4-1 自動アクション定義ファイルの格納先

OS	格納先
Windows	物理ホストのとき Console パス ¥conf¥action¥
	論理ホストのとき 共有フォルダ ¥jplcons¥conf¥action¥
UNIX	物理ホストのとき /etc/opt/jplcons/conf/action/
	論理ホストのとき 共有ディレクトリ /jplcons/conf/action/

自動アクション定義ファイルの内容に不正がないか確認したい場合は、jcamakea コマンドを実行してください。

2. 編集した内容を有効にする。  
自動アクション定義ファイルの編集内容を有効にするため、次のどれかを実施します。
  - JP1/IM - Manager を再起動する。
  - jcachange コマンドを実行する。
  - JP1/IM - View の [ アクション設定 ] 画面で [ 適用 ] ボタンをクリックする。

自動アクション定義ファイル (actdef.conf) の詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「自動アクション定義ファイル (actdef.conf)」(2. 定義ファイル) を参照してください。

### 4.4.3 自動アクションの実行状況監視の設定

自動アクションの実行状況の監視には、状態監視および遅延監視があります。また、状態監視および遅延監視で異常を検知したときに JP1 イベントを発行したり、通知コマンドを実行したりして自動アクションの異常を通知できます。

それぞれの設定について説明します。

#### (1) 自動アクションの状態監視および遅延監視の設定

自動アクションの実行状況監視は、JP1/IM - View の GUI または定義ファイルで設定できます。

## 4. セントラルコンソールの設定

### JP1/IM - View の GUI を使って設定する

状態監視は [アクション設定] 画面, 遅延監視は [アクション詳細設定] 画面で設定します。なお, [アクション設定] 画面, [アクション詳細設定] 画面の詳細については, 次を参照してください。

- マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「2.25 [アクション設定] 画面」を参照してください。
- マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「2.26.1 [アクション詳細設定] 画面」を参照してください。

### 定義ファイルを編集して設定する

状態監視, 遅延監視のどちらも自動アクション定義ファイル (actdef.conf) を編集して設定します。

詳細については, マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「自動アクション定義ファイル (actdef.conf)」(2. 定義ファイル) を参照してください。

## (2) 状態監視および遅延監視で異常を検知した場合の通知の設定

状態監視および遅延監視で異常を検知した場合の通知は, 自動アクション通知定義ファイル (actnotice.conf) を編集して設定します。

詳細については, マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「自動アクション通知定義ファイル (actnotice.conf)」(2. 定義ファイル) を参照してください。

## 4.4.4 自動アクションの実行抑止の設定

自動アクションの実行抑止は, 自動アクション一つ一つに対して設定します。実行抑止は, JP1/IM - View の GUI または定義ファイルで設定できます。

### (1) JP1/IM - View の GUI を使って設定する

自動アクションの実行抑止は [アクション詳細設定] 画面で設定します。

詳細については, マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「2.26.1 [アクション詳細設定] 画面」を参照してください。

### (2) 定義ファイルを編集して設定する

自動アクションの実行抑止は, 自動アクション定義ファイル (actdef.conf) を編集して設定します。

詳細については, マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「自動アクション定義ファイル (actdef.conf)」(2. 定義ファイル) を参照してください。

## 4.5 関連イベント発行の設定

関連イベントを発行するために必要な設定項目を次に示します。

- 関連イベント発行機能の起動設定
- 関連イベント発行履歴ファイルのサイズおよび面数の設定
- 起動オプションの設定
- 関連イベント発行定義の作成および反映

### 4.5.1 関連イベント発行機能の起動設定

関連イベント発行機能を起動するための設定手順を次に示します。

1. 関連イベント発行機能の起動コマンドを実行する。

```
jcoimdef -egs ON
```

統合監視 DB を使用しない場合

JP1/IM - Manager の起動時に、関連イベント発行サービスが自動で起動するようになります。

統合監視 DB を使用する場合

JP1/IM - Manager の起動時に、イベント基盤サービスの関連イベント発行機能が自動で起動するようになります。

jcoimdef コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoimdef」(1. コマンド)を参照してください。

### 4.5.2 関連イベント発行履歴ファイルのサイズおよび面数の設定

関連イベント発行履歴ファイルのサイズ、および面数を設定する手順について説明します。なお、デフォルトの設定で問題ない場合、ここで説明する手順を実施する必要はありません。

関連イベント発行履歴ファイルのサイズ、および面数のデフォルト値を次に示します。

表 4-2 関連イベント発行履歴ファイルのデフォルト値

項目	デフォルト値
サイズ	10 メガバイト
面数	3 面

サイズおよび面数を設定する手順を次に示します。

#### 4. セントラルコンソールの設定

##### 1. 関連イベント発行環境定義ファイルを作成する。

関連イベント発行環境定義ファイルは、任意のファイルで作成します。

関連イベント発行環境定義ファイルに記述するパラメーターや、設定できる値の詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「関連イベント発行環境定義ファイル」(2. 定義ファイル)を参照してください。

なお、作成した関連イベント発行環境定義ファイルは、次に示すディレクトリに格納しておくことをお勧めします。

表 4-3 関連イベント発行環境定義ファイルを格納するディレクトリ

OS	格納先
Windows	物理ホストのとき Console パス ¥default¥
	論理ホストのとき 共有フォルダ ¥jplcons¥default¥
UNIX	物理ホストのとき /etc/opt/jplcons/default/
	論理ホストのとき 共有ディレクトリ /jplcons/default/

##### 注

関連イベント発行環境定義ファイルを上記のディレクトリに格納しておくことで、ほかの定義ファイルと同様に資料採取ツールで自動採取できます。

##### 2. jbssetcnf コマンドを実行する。

作成した関連イベント発行環境定義ファイルを引数にして、jbssetcnf コマンドを実行します。

jbssetcnf コマンドを実行すると、JP1 共通定義情報へ関連イベント発行環境定義ファイルの設定が反映されます。jbssetcnf コマンドについては、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

##### 3. jco\_spm�\_reload コマンドを実行するか、JP1/IM - Manager を再起動する。

定義した内容が有効になります。jco\_spm�\_reload コマンドについては、マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jco\_spm�\_reload」(1. コマンド)を参照してください。

### 4.5.3 起動オプションの設定

関連イベント発行機能の起動オプションを設定する手順を次に示します。

##### 1. 関連イベント発行システムプロファイル (egs\_system.conf) を編集する。

関連イベント発行システムプロファイル (egs\_system.conf) については、マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager コマンド・定義ファイルリファレン

ス」の「**関連イベント発行システムプロファイル (egs\_system.conf)**」(2. 定義ファイル)を参照してください。

2. jco\_spmd\_reload コマンドを実行するか、JP1/IM - Manager を再起動する。  
定義した内容が有効になります。

jco\_spmd\_reload コマンドについては、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jco\_spmd\_reload」(1. コマンド)を参照してください。

#### 4.5.4 関連イベント発行定義の作成および反映

関連イベント発行定義の作成および反映する手順を次に示します。

1. 関連イベント発行定義ファイルを作成する。  
関連イベント発行定義ファイルは、任意のファイルで作成します。ただし、ファイル名、拡張子は次に従ってください。

表 4-4 関連イベント発行定義ファイルの命名規則

項目	規則
ファイル名	ファイル名に使用できる文字は、半角英数字とアンダーバー「_」だけです。
拡張子	拡張子は .conf としてください。

関連イベント発行定義ファイルに記述する定義内容の詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「**関連イベント発行定義ファイル**」(2. 定義ファイル)を参照してください。

なお、作成した関連イベント発行定義ファイルは、次に示すディレクトリに格納しておくことをお勧めします。

表 4-5 関連イベント発行定義ファイルを格納するディレクトリ

OS	格納先
Windows	物理ホストのとき Console パス ¥conf¥evgen¥define¥
	論理ホストのとき 共有フォルダ ¥jplcons¥conf¥evgen¥define¥
UNIX	物理ホストのとき /etc/opt/jplcons/conf/evgen/define/
	論理ホストのとき 共有ディレクトリ /jplcons/conf/evgen/define/

注

#### 4. セントラルコンソールの設定

関連イベント発行定義ファイルを上記のディレクトリに格納しておくことで、ほかの定義ファイルと同様に資料採取ツールで自動採取できます。また、クラスタ運用時は実行系、待機系の動作を同じにするため、関連イベント発行定義ファイルを共有ディスク上に格納してください。

2. jcoegscheck コマンドを実行して、関連イベント発行定義に定義不正がないかどうか確認する。

jcoegscheck コマンドについては、マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoegscheck」(1. コマンド)を参照してください。

3. jcoegschange コマンドを実行する。

定義した内容が有効になります。

なお、JP1/IM・Manager が停止中の場合、次回の起動時に jcoegschange コマンドで反映した定義内容が有効になります。

jcoegschange コマンドについては、マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoegschange」(1. コマンド)を参照してください。

## 4.6 メモ情報の設定

---

ここでは、メモ情報の設定機能を有効にする手順について説明します。メモ情報を編集するには、JP1\_Console\_Admin 権限または JP1\_Console\_Operator 権限が必要です。

メモ情報は、すべてのユーザーが参照できます。

1. メモ情報の設定機能を有効にする。  
jcoimdef -memo ON を実行します。
2. JP1/IM - Manager を再起動する。  
jcoimdef コマンドに -i オプションを指定して実行すると、JP1/IM - Manager を再起動する必要はありません。
3. JP1/IM - View を再起動する。  
メモ情報の設定が反映されます。
4. [ユーザー環境設定] 画面で「メモ」を表示項目に指定する。  
[ユーザー環境設定] 画面の詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「2.17 [ユーザー環境設定] 画面」を参照してください。

メモ情報の編集方法は、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「5.4 メモ情報を編集する」を参照してください。

## 4.7 イベントガイド情報の編集

イベントガイド情報は、システム監視中に問題が発生したときに、JP1 イベントの [ イベント詳細 ] 画面に表示する情報です。イベントガイド情報として、問題の調査事例、対策事例などを表示することで、システム管理者の負担を軽減できます。また、問題対策での実績や対処記録などを、運用ノウハウとして蓄積できます。

イベントガイド情報として表示する内容は、JP1/IM・Manager のホストにあるイベントガイド情報ファイルに設定します。

ここでは、イベントガイド情報の編集手順について説明します。

イベントガイド情報として設定する内容や、考え方、またイベントガイド機能については、下記を参照してください。

イベントガイド情報の編集、設定について

- イベントガイド機能について  
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager 導入・設計ガイド」の「3.8 イベントガイド機能」
- イベントガイドの考え方について  
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager 導入・設計ガイド」の「11.1.7 イベントガイドの検討」
- イベントガイド情報ファイルの書式について  
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「イベントガイド情報ファイル(jco\_guide.txt)」(2. 定義ファイル)

### 4.7.1 イベントガイド情報の編集の手順

編集手順を次に示します。なお、イベントガイド情報ファイルを編集した場合は、[ イベント詳細 ] 画面を表示し直すことで、編集内容が更新されます。

1. イベントガイド情報ファイルのサンプルファイル (sample\_jco\_guide.txt) をコピーして、ファイル名を jco\_guide.txt に変更する。  
なお、イベントガイド情報ファイル (jco\_guide.txt) は、次に示すイベントガイド情報ファイルのサンプルファイルと、同じディレクトリに格納してください。

表 4-6 イベントガイド情報ファイルのサンプルファイルのディレクトリ

OS	サンプルファイルのディレクトリ
Windows	Console パス %conf%\guide\sample_jco_guide.txt
	共有フォルダ %conf%\guide\sample_jco_guide.txt
UNIX	/etc/opt/jplcons/conf/guide/sample_jco_guide.txt
	共有ディレクトリ /jplcons/conf/sample_guide/jco_guide.txt

2. イベントガイド情報ファイル (jco\_guide.txt) を編集する。  
 イベントガイド情報ファイルは、TXT 形式のファイルです。テキストエディターで開き、編集してください。なお、イベントガイド情報ファイルは JP1/IM - Manager の動作する言語コードで記述してください。  
 イベントガイドメッセージファイルを利用する場合は、テキストエディターなどを使ってイベントガイドメッセージファイルを作成してください。
3. イベントガイド情報の設定内容を有効にする。  
 イベントガイド情報ファイルは、JP1/IM - Manager をリロードまたは再起動したときに読み込まれます。  
 次のどちらかをしてください。
  - jco\_spmd\_reload コマンドを実行して、JP1/IM をリロードする。
  - JP1/IM - Manager を停止して、起動する。
 また、JP1/IM - View を再起動してください。
4. イベントガイド情報の読み込みが成功したことを確認する。  
 JP1/IM - Manager がイベントガイド情報ファイルを読み込むときに、イベントガイド情報ファイルに記述誤りがあるとエラーが発生します。統合トレースログを確認して、イベントガイド情報ファイルの読み込みが成功したことを確認してください。

表 4-7 統合トレースログのディレクトリ

OS	統合トレースログ
Windows	システムドライブ : ¥Program Files¥HITACHI¥HNTRLib2¥spool¥
UNIX	/var/opt/hitachi/HNTRLib2/spool/

- イベントガイド情報ファイルの読み込みが成功した場合  
 「KAVB1585-I」のメッセージが統合トレースログに出力されます。このメッセージが出力されていることを確認してください。
- イベントガイド情報ファイルの読み込みでエラーがあった場合  
 「KAVB1586-W」「KAVB1587-E」のメッセージが統合トレースログに出力されません。エラーが発生している場合は、メッセージの示すエラー要因を見直して修正してください。そのあと、再度 JP1/IM - Manager をリロードまたは再起動してください。

## 4.8 対処状況変更時の JP1 イベント発行の設定

---

JP1 イベントの対処状況変更による JP1 イベント (3F11) の発行は、対処状況イベント定義ファイル (processupdate.conf) で設定します。

1. 対処状況イベント定義ファイル (processupdate.conf) をテキストエディターなどで編集する。
2. JP1/IM - Manager を再起動する。  
再起動後に設定内容が反映されます。

JP1 イベント発行の設定について

- 対処状況イベント定義ファイル (processupdate.conf) について  
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「対処状況イベント定義ファイル (processupdate.conf)」(2. 定義ファイル)

## 4.9 ユーザー独自のイベント属性を表示する手順

---

ユーザー独自のイベント属性（拡張属性の固有情報）を表示するための作業手順を示します。

なお、JP1/IM で作業に入る前に、JP1/Base で独自イベントを発行できるようにするための作業が必要です。JP1/Base での独自イベントを発行できるようにする方法については、マニュアル「JP1/Base 関数リファレンス」を参照してください。

また、独自イベントは、JP1/Base で `jevsend` および `jevsendd` コマンドを使用して発行することもできます。その場合にも、イベント拡張属性定義ファイルの設定などが必要になることがあります。JP1/Base で `jevsend` および `jevsendd` コマンドを使用して独自イベントを発行できるようにする方法については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/IM での作業の流れは次のとおりです。

### 1. 定義ファイルを作成する。

JP1/IM・Manager がインストールされたマシン上に、次の定義ファイルを作成します。

- イベント拡張属性定義ファイル  
表示したいユーザー独自のイベント属性を定義します。
- オブジェクトタイプ定義ファイル  
ユーザー独自のイベント属性を JP1/IM・View の画面のどの表示項目に表示するかを定義します。

### 2. 定義ファイルを有効にする。

それぞれの作業の詳細を次項から説明しますが、例として次に示す JP1 イベントを仮定し、そのイベント属性を表示するための定義ファイルの作成方法を説明することにします。

例として取り上げる JP1 イベント

Windows 上で動作する「SAMPLE」という名称のアプリケーションが、起動・停止時に発行する開始イベントと異常終了イベントを例として取り上げます。

それぞれのイベントの詳細を次に示します。

表示する JP1 イベントの種類

- SAMPLE アプリケーションの開始時に発行される JP1 イベント（開始イベント）  
イベント ID：0x00000001  
メッセージ：「SAMPLE アプリケーションを開始します。」

#### 4. セントラルコンソールの設定

- SAMPLE アプリケーションの異常終了時に発行される JP1 イベント（異常終了イベント）  
 イベント ID：0x00000002  
 メッセージ：「SAMPLE アプリケーションが異常終了しました。」

開始イベントのイベント属性定義（拡張属性 (extattrs)）

SAMPLE アプリケーションの開始イベントには、次の属性が定義されています。

表 4-8 開始イベントの属性

属性の種類別	項目	属性名	内容
基本属性	イベント ID	-	0x00000001
	メッセージ	-	「SAMPLE アプリケーションを開始します。」
拡張属性 (共通情報)	重大度	SEVERITY	Notice
	ユーザー名	USER_NAME	SAMPLE_USER
	プロダクト名	PRODUCT_NAME	/COMPANY/APP1/ SAMPLE_PRODUCT (プロダクトの名称)
	オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	SAMPLE
	オブジェクト名	OBJECT_NAME	SAMPLE_NAME
	登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	ROOT_SAMPLE
	登録名	ROOT_OBJECT_NAME	ROOT_SAMPLE_NAME
	オブジェクト ID	OBJECT_ID	SAMPLE_ID
	事象種別	OCCURRENCE	START
	開始時刻	START_TIME	SAMPLE アプリケーションの開始時刻。UTC 1970 年 1 月 1 日 00:00:00 からの秒数。
	プラットフォーム種別	PLATFORM	NT
	バージョン情報	ACTION_VERSION	0600
拡張属性 (固有情報)	SAMPLE 共通属性 1	COMMON_ATTR1	NATIVE
	SAMPLE 共通属性 2	COMMON_ATTR2	TRUE
	SAMPLE 開始属性 1	START_ATTR1	SAMPLE1
	SAMPLE 開始属性 2	START_ATTR2	SAMPLE2

(凡例)

- : なし

異常終了イベントのイベント属性定義（拡張属性 (extattrs)）

SAMPLE アプリケーションの異常終了イベントには、次の属性が定義されています。

表 4-9 異常終了イベントの属性

属性の種類別	項目	属性名	内容
基本属性	イベント ID	-	0x00000002
	メッセージ	-	「SAMPLE アプリケーションが異常終了しました。」
拡張属性 (共通情報)	重大度	SEVERITY	Error
	ユーザー名	USER_NAME	SAMPLE_USER
	プロダクト名	PRODUCT_NAME	/COMPANY/APP1/ SAMPLE_PRODUCT (プロダクトの名称)
	オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	SAMPLE
	オブジェクト名	OBJECT_NAME	SAMPLE_NAME
	登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	ROOT_SAMPLE
	登録名	ROOT_OBJECT_NAME	ROOT_SAMPLE_NAME
	オブジェクト ID	OBJECT_ID	SAMPLE_ID
	事象種別	OCCURRENCE	END
	終了時刻	END_TIME	SAMPLE アプリケーションの 終了時刻。UTC 1970 年 1 月 1 日 00:00:00 からの秒数。
	終了コード	RESULT_CODE	SAMPLE アプリケーション終 了時の終了コード
	プラットフォーム種別	PLATFORM	NT
	バージョン情報	ACTION_VERSION	0600
拡張属性 (固有情報)	SAMPLE 共通属性 1	COMMON_ATTR1	NATIVE
	SAMPLE 共通属性 2	COMMON_ATTR2	TRUE
	SAMPLE 終了属性 1	END_ATTR1	SAMPLE1
	SAMPLE 終了属性 2	END_ATTR2	SAMPLE2

(凡例)

- : なし

## 4.9.1 定義ファイルを作成する

ユーザー独自のイベント属性を表示する際、イベント拡張属性定義ファイルおよびオブジェクトタイプ定義ファイルを作成する必要があります。ここでは、それぞれのファイルについて説明します。

### (1) イベント拡張属性定義ファイル

イベント拡張属性定義ファイルでは、表示したい独自イベントに設定されているイベン

#### 4. セントラルコンソールの設定

ト属性のうち、詳細情報として表示したいイベント属性だけを定義します。基本属性、および拡張属性の共通情報部分は自動的に設定されるため、定義の必要はありません。固有情報部分だけを定義します。イベント拡張属性定義ファイルの格納先を次に示します。

##### Windows の場合

Console パス ¥conf¥console¥attribute¥

クラスタ運用の場合は、共有フォルダ ¥jplcons¥conf¥console¥attribute¥ となります。

##### UNIX の場合

/etc/opt/jplcons/conf/console/attribute/

クラスタ運用の場合は、共有ディレクトリ /jplcons/conf/console/attribute/ となります。

##### 定義の反映時期

JP1/IM・Manager を再起動したあとに有効になります。

イベント拡張属性定義ファイルの詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「イベント拡張属性定義ファイル」(2. 定義ファイル)を参照してください。

なお、JP1/IM には、イベント拡張属性定義ファイルの記述内容をチェックするためのコマンド「jcoattrfcheck」が用意されています。このコマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoattrfcheck」(1. コマンド)を参照してください。

##### 定義例

前述の「SAMPLE」というアプリケーションが発行する独自イベントについてイベント拡張属性定義ファイルに定義をする例を示します。この定義ファイルでは、一つのアプリケーションが発行するすべての JP1 イベントの属性をまとめて定義します。この例では、SAMPLE アプリケーションが発行するイベント ID 00000001 および 00000002 の JP1 イベントの属性をまとめて記述してあります。

この例では次のファイル名を使用します。

company\_sample\_attr\_ja.conf

このファイル名は、「company」という会社の SAMPLE アプリケーションであることを表します。

イベント拡張属性定義ファイルの定義例を次に示します。

図 4-1 イベント拡張属性定義ファイルの定義例



- (1) バージョンには「0300」だけを指定できます。
- (2) イベント拡張属性「PRODUCT\_NAME」に指定した値です。
- (3) 「platform=」の値は、イベント拡張属性「PLATFORM」に指定した値です。
- (4) 「title=」は、詳細情報に表示する名称を定義します。
- (5) 「platform=」の値は、イベント拡張属性「PLATFORM」に指定した値です。
- (6) 属性のグループを定義します。
- (7) 「platform=」の値は、イベント拡張属性「PLATFORM」に指定した値です。
- (8) (6)で指定したグループ名が使用されます。

## (2) オブジェクトタイプ定義ファイルの作成

オブジェクトタイプ定義ファイルには、表示したい独自イベントの拡張属性値、および JP1/IM - View の画面 ([ 重要イベント定義 ] 画面, [ イベント取得条件設定 ] 画面など) の [ オブジェクトタイプ ] および [ 登録名タイプ ] に表示される項目を定義します。この定義ファイルは、JP1 イベントの詳細情報を表示するために必要です。オブジェクトタイプ定義ファイルの格納先を次に示します。

Windows の場合

Console パス ¥conf¥console¥object\_type¥

クラスタ運用の場合は、共有フォルダ ¥jp1cons¥conf¥console¥object\_type¥ となります。

UNIX の場合

/etc/opt/jp1cons/conf/console/object\_type/

クラスタ運用の場合は、共有ディレクトリ /jp1cons/conf/console/object\_type/ となります。

#### 4. セントラルコンソールの設定

##### 反映時期

JP1/IM・View を再起動したあとに有効になります。

オブジェクトタイプ定義ファイルの詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「オブジェクトタイプ定義ファイル」(2. 定義ファイル)を参照してください。

##### 定義例

前述の「SAMPLE」というアプリケーションが発行する独自イベントについてオブジェクトタイプ定義ファイルに定義をする例を示します。この例では、ROOT\_OBJECT\_TYPE と OBJECT\_TYPE に新しい定義を追加しているため、オブジェクト定義ファイルに定義する必要があります。

この例では次のファイル名を使用します。

```
company_sample_obj.ja
```

このファイル名は、「company」という会社の SAMPLE アプリケーションであることを表します。

オブジェクトタイプ定義ファイルの定義例を次に示します。

```
[ObjectType]
# 拡張属性値, リスト表示文字列, コメント
ROOT_SAMPLE, ROOT_SAMPLE //サンプルのルートオブジェクト名
SAMPLE, SAMPLE //サンプルのオブジェクト名
[End]
```

### 4.9.2 定義ファイルを有効にする

定義ファイルが有効になる契機は、ファイルによって異なります。有効になる契機を次に示します。

表 4-10 定義ファイルが有効になる契機

定義ファイル名	有効になる契機
イベント拡張属性定義ファイル	JP1/IM・Manager の再起動時
オブジェクトタイプ定義ファイル	JP1/IM・View の再起動時

## 4.10 重大度変更機能の設定

---

重大度変更機能を設定するための手順を説明します。なお、重大度変更機能は、統合監視 DB を使用する場合の機能です。手順を次に示します。

1. 重大度変更機能を設定するためのコマンドを実行する。

```
jcoimdef -chsev ON
```

jcoimdef コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoimdef」(1. コマンド) を参照してください。

2. 重大度変更定義ファイルを編集する。

編集する内容については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「5.3 イベントの重大度を変更する」を参照してください。

3. JP1/IM - Manager を再起動または jco\_spmd\_reload コマンドを実行する。

手順 1 で重大度変更機能を無効から有効に変更した場合は、JP1/IM - Manager を再起動する必要があります。

重大度変更機能が有効になっている状態で、重大度変更定義ファイルを編集した場合は、jco\_spmd\_reload コマンドを実行することで定義を反映できます。

jco\_spmd\_reload コマンドについては、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jco\_spmd\_reload」(1. コマンド) を参照してください。

## 4.11 発生元ホストのマッピングの設定

---

発生元ホストをマッピングするための手順を説明します。発生元ホストのマッピングは、統合監視 DB を使用している場合に利用できます。

発生元ホストのマッピングを設定する手順を次に示します。

1. 発生元ホストのマッピングを有効にする。

```
jcoimdef -hostmap ON
```

jcoimdef コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoimdef」(1. コマンド) を参照してください。

2. 発生元ホストマッピング定義ファイルを編集する。

次のイベントをマッピングしたい場合に発生元ホストマッピング定義ファイルを編集します。この定義ファイルには、1,000 個まで定義を指定できます。

- JP1 製品以外から発行されたイベント
- JP1/Base でログファイルトラップを設定したイベント

なお、JP1/IM - Manager が発行するリモート監視のイベント、および JP1/Base が発行する SNMP トラップについては、マッピングする必要はありませんので、この手順は不要です。また、次に示す製品が発行するイベントについても、マッピングする必要はありません。

- BJEX
- Cosminexus
- JP1/AJS
- JP1/Base
- JP1/Cm2/NNM
- JP1/Cm2/SSO
- JP1/IM - EG for NNMi
- JP1/IM - MO
- JP1/PAM
- JP1/PFM
- JP1/PFM/SSO - Agent for Process
- JP1/SCIM
- JP1/ServerConductor

編集する内容については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「発生元ホストマッピング定義ファイル (user\_hostmap.conf)」(2. 定義ファイル) を参照してください。

3. JP1/IM - Manager を再起動する。

手順 1 で発生元ホストのマッピングを無効から有効に変更した場合は、JP1/IM - Manager を再起動する必要があります。

発生元ホストのマッピングを有効にしている状態で、発生元ホストマッピング定義ファイルを編集した場合は、`jco_spmd_reload` コマンドを実行することで定義を反映できます。

`jco_spmd_reload` コマンドについては、マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「`jco_spmd_reload`」(1. コマンド)を参照してください。

## 4.12 ログインユーザーごとの JP1/IM - View の設定

---

JP1/IM - Manager にログインする JP1 ユーザーごとに、JP1/IM - View の GUI 環境を設定します。ビューアーのメモリー上に JP1 イベントをバッファリングするバッファサイズや、イベントの表示項目などを設定できます。

必要に応じて設定をカスタマイズしてください。設定する項目を次に示します。

- 表示内容を自動更新するかどうか、および自動更新をする場合の更新間隔  
表示できない JP1 イベントがある場合は、間隔を短くします。
- [ イベントコンソール ] 画面に表示できる JP1 イベントの数 ( スクロールバッファ )  
表示できない JP1 イベントがある場合は、数を増やします。  
使用するメモリー量を減らしたい場合は、数を減らします。
- [ イベントコンソール ] 画面の更新時のイベント取得件数
- 検索時のイベント取得件数
- イベント一覧の表示項目  
イベント一覧の列に表示する項目を、追加・削除できます。  
設定できる項目は、重大度、登録時刻、登録ホスト名、ユーザー名、メッセージ、オブジェクトタイプ、イベント ID、開始時刻、終了時刻、プロダクト名、オブジェクト名、登録名タイプ、登録名、到着時刻、アクション、事象種別、イベント DB 内通し番号、発行元プロセス ID、発行元ユーザー ID、発行元グループ ID、発行元ユーザー名、発行元グループ名、発行元イベント DB 内通し番号、種別、アクション種別、重大度 ( 変更前 )、重大度変更、発生元ホスト名およびメモです。重大度変更機能が無効な場合、重大度 ( 変更前 )、重大度変更は表示できません。またメモ情報の設定が無効な場合、メモは表示できません。また、発生元ホストのマッピングを有効にしていない場合は、発生元ホスト名が表示できません。
- [ イベントコンソール ] 画面のイベント一覧に表示される項目の列幅を保存するかどうか  
イベント一覧に表示される項目の列幅は、マウスでドラッグすることによって任意の幅に変更できます。一つのページ ( 例 : [ イベント監視 ] ページ ) で列幅を変更すると、ほかの二つのページ ( 例 : [ 重要イベント ] ページおよび [ イベント検索 ] ページ ) の列幅も変更されます。ログアウト時にそのときの列幅の大きさを保存するかどうかを設定できます。
- [ イベントコンソール ] 画面のイベント一覧の文字のフォントサイズ  
イベント一覧に表示される文字のフォントサイズを 12 ~ 72 ポイントの範囲で変更できます。フォントサイズを大きくすると、大画面モニターを離れて見るような運用でも文字が見やすくなります。フォントサイズを変更できるのは、イベント一覧の [ イベント監視 ] ページ、[ 重要イベント ] ページおよび [ イベント検索 ] ページに表示されるイベント一覧の文字です。
- [ イベントコンソール ] 画面のイベント一覧に表示される特定のイベントに背景色を付けるかどうか

[ イベント監視 ] ページおよび [ イベント検索 ] ページに表示される特定のイベントに背景色が付くように設定できます。

背景色が付く対象となるイベントは、重大度が「緊急 (Emergency)」、「警戒 (Alert)」、「致命的 (Critical)」、「エラー (Error)」、「警告 (Warning)」、「通知 (Notice)」、「情報 (Information)」および「デバッグ (Debug)」のイベントです。

なお、イベントの文字色と背景色は、システムカラー定義ファイル (systemColor.conf) で変更できます。詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「システムカラー定義ファイル (systemColor.conf) (2. 定義ファイル)」を参照してください。

- 繰り返しイベントを集約表示するかどうか  
短時間に大量に発生した同一内容のイベントを集約して [ イベントコンソール ] 画面に表示するかどうかを設定できます。  
繰り返しイベントの集約表示機能を使用する場合、[ 集約表示 ] の [ 有効 ] チェックボックスをチェックして、集約中イベントのタイムアウト時間を設定してください。  
なお、[ 集約表示 ] の設定を変更する場合、設定が有効になったあと受信したイベントから新しい設定でイベント集約が開始されます。また、設定を変更したあと再ログインすると、新しい設定でイベント集約が開始されます。
- [ コマンド実行 ] 画面での実行結果表示行数
- 指定期間のイベント表示

設定は JP1/IM・View の [ ユーザー環境設定 ] 画面を使用します。なお、ここで設定した内容は JP1/IM・Manager にログインする JP1 ユーザーごとに保持されます。手順を次に示します。

1. [ ユーザー環境設定 ] 画面を起動する。  
[ イベントコンソール ] 画面で [ オプション ] - [ ユーザー環境設定 ] を選択します。
2. パラメーターを調整する。  
必要に応じて、各パラメーターを調整してください。

設定できるパラメーターについては、次の説明を参照してください。

JP1 ユーザー環境の設定について

- [ ユーザー環境設定 ] 画面について  
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager 画面リファレンス」の「2.17 [ ユーザー環境設定 ] 画面」

#### 4. セントラルコンソールの設定

##### **!** 注意事項

ユーザープロファイルにも上記の設定についての定義内容が記述されていますが、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「ユーザープロファイル (defaultUser | profile\_ユーザー名)」「記述内容」に記載がない属性および属性値についてはユーザープロファイルから直接変更しないでください。変更した場合、JP1/IM - View は正しく動作しないことがあります。

---

## 4.13 JP1/IM - View の動作カスタマイズ

---

JP1/IM - View の動作を設定します。設定を変更したい場合は、IM-View 設定ファイル ( `tuning.conf` ) を編集します。JP1/IM - View の動作について、設定できる項目を次に示します。

- [ ログイン ] 画面の接続先ホスト入力履歴数
- [ イベントコンソール ] 画面起動時の [ 統合機能メニュー ] 画面起動可否
- [ イベントコンソール ] 画面起動時の [ アクション結果一覧 ] 画面起動可否
- 統合機能メニューおよびモニター画面呼び出しで使用する WWW ブラウザーの起動パス
- クリップボードへのコピー可否

ここで設定した内容は、IM-View 設定ファイルを編集したビューアーでだけ有効になります。手順を次に示します。

1. 次の IM-View 設定ファイルをテキストエディターなどで編集する。  
Viewパス¥`conf¥tuning.conf`
2. JP1/IM - View を再起動する。

JP1/IM - View の動作カスタマイズについて

- IM-View 設定ファイルについて  
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「IM-View 設定ファイル ( `tuning.conf` )」( 2. 定義ファイル )

## 4.14 連携製品のモニター起動の設定

---

モニター起動とは、[ イベントコンソール ] 画面に表示されている JP1 イベントから、その JP1 イベントに関連するアプリケーションの画面を起動する機能です。モニター起動によってほかの製品と連携する場合には、その製品の稼働環境（サポート OS やブラウザなど）を事前に確認してください。

モニター起動の設定手順を次に示します。

1. モニター起動するためのアプリケーションを決める。
2. 定義ファイルを作成する。  
次の定義ファイルを作成します。
  - モニター画面呼び出し定義ファイル  
この定義ファイルの詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「モニター画面呼び出し定義ファイル」(2. 定義ファイル)を参照してください。
  - アプリケーション実行定義ファイル  
この定義ファイルの詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「アプリケーション実行定義ファイル」(2. 定義ファイル)を参照してください。
3. 定義ファイルの編集内容を有効にする。
  - JP1/IM - Manager を再起動します。
  - JP1/IM - View を再起動します。

なお、上記の手順の詳細については、「4.14.3 定義ファイルの作成」を参照してください。設定のための前提条件、設定例などについて説明しています。

### ! 注意事項

連携製品によっては、連携製品側で定義ファイルを用意していることがあります。各製品がモニター起動に対応しているかどうかや設定手順の詳細については、各製品のマニュアルを参照して確認してください。

なお、連携製品側で提供している定義ファイルについても、配置先の JP1/IM - Manager が動作する文字コードを使用してください。

### 4.14.1 モニター画面を呼び出す手順

モニター画面呼び出しをするための作業手順を示します。作業の流れは次のとおりです。

1. モニター画面呼び出しをするための画面を決める。
2. 定義ファイルを作成する。  
次の定義ファイルを作成します。

- モニター画面呼び出し定義ファイル  
この定義ファイルでは、どの JP1 イベントが発行されたときにどの画面を呼び出すかを定義します。この定義ファイルは、JP1/IM・Manager がインストールされたマシン上に作成します。
- アプリケーション実行定義ファイル  
この定義ファイルでは、モニター画面呼び出し定義ファイルで定義されたアプリケーションのパスを JP1/IM・View 側で解決するための定義をします。この定義ファイルは、JP1/IM・View がインストールされたマシン上に作成します。

### 3. 定義ファイルを有効にする。

それぞれの作業の詳細を次項から説明します。

## 4.14.2 モニター画面呼び出しをするための画面の決定

モニター画面呼び出しをするためには、どの JP1 イベントが発行されたときにどの画面を呼び出すか、およびその画面を起動するときどんな引数を指定するかを決める必要があります。モニター画面呼び出しは、ある JP1 イベントを発行したジョブやアプリケーションの詳細画面を呼び出したり、その詳細画面から直接、該当するジョブやアプリケーションを操作したりできるようにすることを目的としています。この目的に適した画面を選んでください。

また、画面起動時に必要な情報はすべて JP1 イベントの属性値から引き継ぐことになるので、JP1 イベントの属性もあわせて考慮する必要があります。

なお、モニター画面呼び出しによって起動されたアプリケーションのログイン認証などは共通化できないため、必要であればログインを省略するなどの方法（画面起動コマンドのオプション化）をアプリケーションごとにとる必要があります。

ここでは、JP1/IM・View 上でのアプリケーションプログラムの起動と WWW ページの起動について、マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager 導入・設計ガイド」の「3.10 ユーザー独自のイベント属性の表示」で説明したイベント属性の例を使って説明します。

## 4.14.3 定義ファイルの作成

ここでは、モニター画面呼び出し定義ファイルおよびアプリケーション実行定義ファイルに定義する内容、格納場所および定義例を説明します。

### (1) モニター画面呼び出し定義ファイルの作成

モニター画面呼び出し定義ファイルでは、モニター画面呼び出しをする JP1 イベントの ID や属性などを定義します。

JP1 イベントの属性は、イベント拡張属性定義ファイルの定義と対応させる必要があります。

#### 4. セントラルコンソールの設定

イベント拡張属性定義ファイルの詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「イベント拡張属性定義ファイル」(2. 定義ファイル)を参照してください。

また、この定義ファイルでは、呼び出す画面、および画面を呼び出すときの引数を定義します。呼び出す画面を定義するために、アプリケーション実行定義識別子を指定します。アプリケーション実行定義識別子は、モニター画面呼び出し定義ファイルで定義した画面を JP1/IM・View 側で識別するためのものです。したがって、モニター画面呼び出し定義ファイルで指定するアプリケーション実行定義識別子を、アプリケーション実行定義ファイルに定義する必要があります。指定したアプリケーション実行定義識別子は、アプリケーション実行定義ファイルによってパスが解決されます。また、実行ファイルの起動時には、モニター画面呼び出し定義ファイルで指定した引数が渡されます。モニター画面呼び出し定義ファイルの詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「モニター画面呼び出し定義ファイル」(2. 定義ファイル)を参照してください。

なお、JP1/IM には、モニター画面呼び出し定義ファイルの記述内容をチェックするためのコマンド「jcomonitorfcheck」が用意されています。このコマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcomonitorfcheck」(1. コマンド)を参照してください。

#### (2) アプリケーション実行定義ファイルの作成

アプリケーション実行定義ファイルには、モニター画面呼び出し定義ファイルで定義されたアプリケーション実行定義識別子とパスの関連づけを定義します。

アプリケーション実行定義ファイルの詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「アプリケーション実行定義ファイル」(2. 定義ファイル)を参照してください。

なお、JP1/IM には、アプリケーション実行定義ファイルの記述内容をチェックするために jcoappexecfcheck コマンドが用意されています。このコマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoappexecfcheck」(1. コマンド)を参照してください。

## 4.15 統合機能メニューの設定

[ 統合機能メニュー ] 画面から連携製品の GUI (アプリケーション画面) や, WWW ページを起動する設定をします。

### 4.15.1 統合機能メニューから連携製品の GUI を起動するための設定

JP1/IM - Manager と連携する製品の幾つかは, デフォルトで [ 統合機能メニュー ] 画面に表示されています。この場合, JP1/IM - View と同ホストに連携製品をインストールすると [ 統合機能メニュー ] 画面から連携製品の GUI を起動できます。詳細については, マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「7.3.2 [ 統合機能メニュー ] 画面から操作できる機能」を参照してください。

表示されていない製品を新規に登録したい場合に, 次からの説明を参照してください。

[ 統合機能メニュー ] 画面から連携製品の GUI (アプリケーション画面) を起動するための設定手順を次に示します。

1. [ 統合機能メニュー ] 画面から起動するアプリケーションを決める。

2. 定義ファイルを作成する。

JP1/IM - View がインストールされたホストに次の定義ファイルを作成します。

- 統合機能メニュー定義ファイル
- アプリケーション実行定義ファイル

統合機能メニュー定義ファイルおよびアプリケーション実行定義ファイルは, 次のフォルダに作成します。

```
View パス ¥conf¥function¥ja¥
```

3. JP1/IM - View を再起動する。

なお, 上記の手順の詳細については, 「4.15.4 定義ファイルの作成」を参照してください。設定のための前提条件, 設定例などについて説明しています。

#### ! 注意事項

連携製品によっては, 上記と異なった手順が必要になる場合があります。設定手順の詳細については, 各製品のマニュアルも参照してください。

### 4.15.2 新規メニューを追加する手順

[ 統合機能メニュー ] 画面に新規メニューを追加するための作業手順を示します。作業の流れは次のとおりです。

1. [ 統合機能メニュー ] 画面から起動する画面を決める。

#### 4. セントラルコンソールの設定

##### 2. 定義ファイルを作成する。

JP1/IM・View がインストールされたマシン上に、次の定義ファイルを作成します。

- 統合機能メニュー定義ファイル  
この定義ファイルでは、追加する新規メニューの情報、新規メニューから起動する画面などを定義します。
- アプリケーション実行定義ファイル  
この定義ファイルでは、統合機能メニュー定義ファイルで定義されたアプリケーションのパスを JP1/IM・View で解決するための定義をします。

##### 3. 定義ファイルを有効にする。

それぞれの作業の詳細を次項から説明します。

### 4.15.3 [ 統合機能メニュー ] 画面から起動する画面の決定

[ 統合機能メニュー ] 画面から起動する画面は、システムやアプリケーションを管理するための画面です。この目的に適した画面を選んでください。

なお、ログイン認証などは共通化できないため、必要であればログインを省略する方法（画面起動コマンドのオプション化）をアプリケーションごとにとる必要があります。

[ 統合機能メニュー ] 画面から起動する画面を決める手順を次に示します。

1. [ 統合機能メニュー ] 画面に表示する名称と使用する ID を決める。  
ID はメニュー識別子です。「会社名\_製品名」の形式で指定します。ID は、メニュー全体でユニークにしてください。
2. [ 統合機能メニュー ] 画面に表示するときのフォルダを決める。  
既存のフォルダに適切なものがない場合は、フォルダの名称と使用する ID を決めます。ID は、「会社名\_製品名」の形式で指定します。ID は、メニュー全体でユニークにしてください。
3. [ 統合機能メニュー ] 画面に表示するアイコンを準備する。  
アイコンは、16 × 16 ピクセルの GIF ファイルとして作成します。アイコンを指定しない場合は、デフォルトのアイコンが使用されます。

### 4.15.4 定義ファイルの作成

ここでは、統合機能メニュー定義ファイルおよびアプリケーション実行定義ファイルに定義する内容、格納場所および定義例を説明します。

#### (1) 統合機能メニュー定義ファイルの作成

統合機能メニュー定義ファイルには、メニューから起動する画面、メニューツリーの上位ノード、メニューに表示するときの名称などを定義します。

## (a) 定義する内容

メニューから起動する画面を定義するために、アプリケーション実行定義識別子を指定します。アプリケーション実行定義識別子は、統合機能メニュー定義ファイルで定義した画面を JP1/IM - View で識別するためのものです。したがって、統合機能メニュー定義ファイルで指定するアプリケーション実行定義識別子を、アプリケーション実行定義ファイルに定義する必要があります。指定したアプリケーション実行定義識別子は、アプリケーション実行定義ファイルによってパスが解決され、それによってメニューから画面を起動できるようになります。統合機能メニュー定義ファイルの詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「統合機能メニュー定義ファイル」(2. 定義ファイル)を参照してください。アプリケーション実行定義ファイルの詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「アプリケーション実行定義ファイル」(2. 定義ファイル)を参照してください。

なお、JP1/IM には、統合機能メニュー定義ファイルの記述内容をチェックするためのコマンド「jcofuncfcheck」が用意されています。このコマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcofuncfcheck」(1. コマンド)を参照してください。

## (b) 格納場所

この定義ファイルは、ビューアー上の次のディレクトリに格納します。定義は、JP1/IM - View を再起動したあとに有効になります。

View/パス¥conf¥function¥ja¥

## (c) 定義例

ここでは、次の例を示します。

アプリケーション

COMPANY 社の SAMPLE という名称の製品

フォルダの名称と ID

「SAMPLE 管理」, ID = "company\_sample\_management"

メニューの名称と ID

「SAMPLE 管理画面 (アプリケーション)」, ID="company\_sample\_native"

「SAMPLE 管理画面 (WWW)」, ID="company\_sample\_web"

アイコンファイル

sample\_icon.gif

実行ファイル

sample.exe

URL

#### 4. セントラルコンソールの設定


http://host1/company/sample\_url.html

この例では、次のファイル名を使用します。

company\_sample\_tree.conf

統合機能メニュー定義ファイルの定義例を次に示します。

図 4-2 統合機能メニュー定義ファイルの定義例



- (1) バージョンは「0300」だけを指定できます。
- (2) フォルダのIDを指定します。
- (3) 親フォルダを指定します。「root」は最上位のフォルダです。
- (4) フォルダの名称を指定します。
- (5) メニューのIDを指定します。
- (6) 親フォルダを指定します。
- (7) アイコンファイルを指定します。
- (8) アプリケーション実行定義識別子を指定します。
- (9) デフォルトのWWWブラウザを使用することを指定します。
- (10) 起動するWWWページのURLを指定します。

この定義によって、[ 統合機能メニュー ] 画面のツリー上では、「SAMPLE 管理」という名称のフォルダの下に「SAMPLE 管理画面 (アプリケーション)」および「SAMPLE 管理画面 (WWW)」という名称のメニューが定義した順序で表示されるようになります。

#### (2) アプリケーション実行定義ファイルの作成

アプリケーション実行定義ファイルには、統合機能メニュー定義ファイルで定義されたアプリケーション実行定義識別子とパスの関連づけを定義します。

## (a) 定義する内容

アプリケーション実行定義ファイルの詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「アプリケーション実行定義ファイル」(2. 定義ファイル)を参照してください。

なお、JP1/IMには、アプリケーション実行定義ファイルの記述内容をチェックするためのコマンド「jcoappexecfcheck」が用意されています。このコマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoappexecfcheck」(1. コマンド)を参照してください。

## (b) 格納場所

この定義ファイルは、ビューア上の次のディレクトリに格納します。定義は、JP1/IM - View を再起動したあとに有効になります。

Viewパス¥conf¥appexecute¥ja¥

## (c) 定義例

ここでは、モニター画面呼び出しをする場合と同じ例を使用します。この例では、次のファイル名を使用します。

company\_sample\_app.conf

アプリケーション実行定義ファイルの定義例を次に示します。

図 4-3 アプリケーション実行定義ファイルの定義例

```

@file type="application-execution-definition", version="0300"; (1)
# アプリケーションプログラム画面起動sample.exeコマンドの定義
@define-block type="application-execution-def";
id="company_sample";
path="[¥HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥COMPANY¥SAMPLE¥PathName¥Path00]¥bin¥sample.exe"; (2)
@define-block-end;
# WWWページでデフォルトのWWWブラウザ以外を使用する場合
@define-block type="application-execution-def";
id="company_sample_web";
path="C:¥Program files¥Netscape¥bin¥netscape.exe"; (3)
@define-block-end;

```

- (1) バージョンは「0300」だけを指定できます。
- (2) []で囲まれた部分をレジストリキーから解決します。
- (3) レジストリ情報にパスがない場合は、フルパスを指定します。

## 4.15.5 統合機能メニューから連携製品のWWWページを起動するための設定

JP1/IM - View の統合機能メニューから連携製品のWWWページを表示させる場合、WWWページ呼び出し定義ファイル(hitachi\_jp1\_製品名.html)を編集して表示

#### 4. セントラルコンソールの設定

させる WWW ページの URL を設定する必要があります。手順を次に示します。

1. WWW ページ呼び出し定義ファイル ( hitachi\_jp1\_ 製品名 .html ) を編集する。  
WWW ページ呼び出し定義ファイルの格納フォルダは次のとおりです。

View パス ¥conf¥webdata¥ja¥

WWW ページ呼び出し定義ファイルをテキストエディターなどで開きます。ファイル内の <META> タグを検索し、CONTENT 属性の URL に、起動する WWW ページの URL を指定します。

2. 編集した WWW ページ呼び出し定義ファイルを上書き保存する。
3. JP1/IM - View を再起動する。

なお、統合機能メニュー定義ファイルを作成することで、WWW ページ呼び出し定義ファイルが提供されていない製品についても WWW ページを起動できます。

WWW ページの URL の設定について

- WWW ページ呼び出し定義ファイルについて

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「WWW ページ呼び出し定義ファイル ( hitachi\_jp1\_ 製品名 .html )」( 2. 定義ファイル )

上記の URL の設定をしないで、WWW ページを表示しようとした場合、設定手順を記述した画面を表示します。画面の記述に従って設定してください。この画面は WWW ページを表示しようとした製品名 ( 画面名 ) ごとに内容が異なります。

## 4.16 WWW ページ版の JP1/IM - View を使用する場合の設定

ここでは、WWW ページ版の JP1/IM - View を使用してシステムの運用監視をする場合の設定手順について説明します。大まかな設定の流れを次に示します。

1. HTTP サーバをインストールする。
2. HTTP サーバを設定する。
3. ポート番号を変更する。
4. WWW ブラウザーを設定する。
5. [ Java コンソール ] 画面の表示設定をする。
6. タイムアウト時間を設定する。

### 4.16.1 HTTP サーバのインストール

WWW ページ版の JP1/IM - View を使用する場合は、JP1/IM - Manager をインストールするホストに HTTP サーバをインストールします。

### 4.16.2 HTTP サーバの設定

この設定は、JP1/IM - Manager がインストールされているホストが対象です。HTTP サーバへ次のエイリアスを追加してください。

表 4-11 HTTP サーバに追加するエイリアス

エイリアス名	参照パス
/JP1IM	Console パス ¥www¥

#### (1) ポート番号の変更

WWW ページ版の JP1/IM - View では、HTTP サーバのポートだけでなく、イベントコンソール用のポート (jplimevtcon) も使用します。

イベントコンソール用のポート番号をデフォルトの「20115」から別の番号へ変更した場合は、次の表に示す HTML ファイルのパラメーターの値を変更してください。

表 4-12 HTML ファイルのパラメーター

HTML ファイル名	パラメーター
Console パス ¥www¥console_ja.html	<param name="PORT" value=" 値 ">

### 4.16.3 WWW ブラウザーの設定

この設定は、WWW ページ版の JP1/IM - View を表示するビューアー側の WWW ブラウザーで必要になります。

なお、WWW ブラウザーには、JRE とそれに同梱されているプラグインが必要です。詳細は、各製品の JP1/IM - Manager のリリースノートを参照してください。

### 4.16.4 [ Java コンソール ] 画面の表示設定

この設定は、WWW ページ版の JP1/IM - View を表示するビューアー側で必要になります。

1. [ コントロールパネル ] から [ Java ] を選択して [ Java コントロールパネル ] 画面を開く。
2. [ 詳細 ] タブを選択し、[ 詳細 ] ページを表示する。
3. [ 設定 ] ツリーから [ Java コンソール ] を選択し、[ コンソールを表示する ] チェックボックスをチェックする。また、[ 設定 ] ツリーから [ その他 ] を選択し、[ システムトレイに Java アイコンを設置 ] チェックボックスをチェックする。

この設定をすることで、WWW ページ版の JP1/IM - View を表示したときに [ Java コンソール ] 画面が表示されるようになります。

### 4.16.5 WWW ページ版でのタイムアウト時間の設定

WWW ページ版でのタイムアウト時間の設定手順を次に示します。

1. 次の場所にある定義ファイルをテキストエディターなどで開く。  
Consoleパス¥www¥console\_ja.html
2. ソケットタイムアウト値を設定する。  
受信データの到着待ち時間を設定します。  
低速回線や、イベントトラフィックが高い環境の場合は長めに設定します。  
デフォルト時間は、2,500 ミリ秒です。  
次の行を探し、タイムアウトまでの時間（ミリ秒）を指定します。  
時間は 10 進数で指定してください。  

```
<param name="SO_TIMEOUT" value="2500">
```
3. サーバ処理タイムアウト値を設定する。  
ログイン、ログアウト、自動更新、イベントの状態の変更、イベント検索、ユーザー環境設定、重要イベント設定、自動アクション設定、フィルター設定、コマンド実行操作のタイムアウト時間を設定します。  
指定できる値は 60,000 ~ 3,600,000 ミリ秒、デフォルトは 60,000 ミリ秒です。  
KAVB1205 が頻繁に表示される場合、タイムアウト時間を長めに設定します。

次の行を探し、タイムアウトまでの時間（ミリ秒）を指定します。

時間は 10 進数で指定します。

```
<param name="RMI_TIMEOUT" value="60000">
```

## 4.17 業務グループの参照・操作制限の設定

業務グループの参照・操作制限を設定する方法を説明します。JP1 ユーザーに割り当てる JP1 資源グループおよび JP1 権限レベルの設定を検討してから設定してください。

なお、業務グループの参照・操作制限を有効にする場合、統合監視 DB、IM 構成管理 DB および発生元ホストのマッピングが有効となっている必要があります。

業務グループの参照・操作制限を設定する手順を次に示します。

1. 業務グループの参照・操作制限を有効にする。

```
jcoimdef -bizmonmode ON
```

jcoimdef コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoimdef」(1. コマンド)を参照してください。

2. JP1/IM - Manager を再起動する。

3. JP1/IM - View を再起動する。

JP1/IM - View を再起動するまで、設定前の状態が保持されます。業務グループの参照・操作制限を有効から無効または無効から有効に変更した場合は、必ず JP1/IM - View を再起動してください。

4. 業務グループの内容をセントラルコンソールに反映する。

IM 構成管理ビューアーから反映します。業務グループの内容をセントラルコンソールに反映する手順については、「3.4.1(3) 業務グループを反映する」を参照してください。

JP1 資源グループおよび JP1 権限レベル、業務グループ、統合監視 DB、IM 構成管理 DB および発生元ホストのマッピングについては、各参照先を参照してください。

JP1 資源グループおよび JP1 権限レベルについて

- 業務グループの JP1 資源グループおよび JP1 権限レベルの組み合わせについて  
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager 導入・設計ガイド」の「3.1.4 業務グループの参照・操作制限の仕組み」
- JP1 資源グループおよび JP1 権限レベルの設定方法について  
参照先：マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のユーザー管理の設定の章

業務グループについて

- 業務グループの概要について  
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager 導入・設計ガイド」の「6.4 業務グループの管理」
- 業務グループの設定方法について  
参照先：「3.4 業務グループの設定」

統合監視 DB について

- 統合監視 DB の設定方法について  
参照先：  
Windows の場合「1.4(2) 統合監視 DB の設定」  
UNIX の場合「2.4(2) 統合監視 DB の設定」

IM 構成管理 DB について

- IM 構成管理 DB の設定方法について  
参照先：  
Windows の場合「1.4(3) IM 構成管理 DB の設定」  
UNIX の場合「2.4(3) IM 構成管理 DB の設定」

発生元ホストのマッピングについて

- 発生元ホストのマッピングの概要について  
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」  
の「3.7 発生元ホストのマッピング」
- 発生元ホストのマッピングの設定方法について  
参照先：「4.11 発生元ホストのマッピングの設定」



# 5

## セントラルスコープの設定

セントラルスコープでは、[ 監視ツリー ] 画面と [ ビジュアル監視 ] 画面によってシステムを管理者の目的に合わせた視点で監視できます。

この章では、これらの監視画面の環境を設定する手順について説明します。

---

5.1 セントラルスコープの環境設定の概要

---

5.2 ホスト情報の登録

---

5.3 監視ツリーを GUI で作成する

---

5.4 [ ビジュアル監視 ] 画面を GUI で作成する

---

5.5 保存した CSV ファイルによる監視画面の作成

---

5.6 ガイド情報の編集

---

5.7 セントラルスコープの動作環境の設定

---

5.8 連携製品のセットアップ

---

5.9 監視オブジェクト作成例

---

## 5.1 セントラルスコープの環境設定の概要

---

セントラルスコープの環境設定は、管理者の目的に合わせた視点でシステムを監視するために、稼働しているシステムの構成とその監視目的に合わせて、セントラルスコープの監視画面を作成する作業です。

まず、実際のシステム構成を、監視目的に合わせたツリー形式で [監視ツリー] 画面に設定します。そのあとで、重点的に監視が必要なポイントをマップ形式で [ビジュアル監視] にまとめます。

なお、この章での説明は、セントラルスコープがセットアップ済みで動作していることを前提にしています。

### (1) セントラルスコープの環境設定を始める前に

セントラルスコープの環境設定を始める前に、次の準備をしてください。

JP1/IM 全般とセントラルスコープについて知っておく

- セントラルスコープの使い方の概要  
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager 導入・設計ガイド」の「1. JP1/Integrated Management の概要」  
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager 導入・設計ガイド」の「2. 機能の概要」
- セントラルスコープの機能について  
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager 導入・設計ガイド」の「4. セントラルスコープによる目的指向型のシステム監視」

JP1/IM の動作環境を構築する

- JP1/IM のインストールとセットアップをする  
参照先：「1. インストールとセットアップ (Windows の場合)」  
参照先：「2. インストールとセットアップ (UNIX の場合)」

## 5.2 ホスト情報の登録

---

セントラルスコープ用のホスト情報をホスト情報 DB に登録します。

1. ホスト情報ファイル (jcs\_hosts) を作成, 編集する。
2. jcshostsimport コマンドを実行する。
3. ホスト情報ファイルの内容を有効にする。  
次の場合にホスト情報ファイルの内容が有効になります。
  - JP1/IM - Manager を再起動する。
  - jco\_spmd\_reload コマンドを実行する。

ホスト情報の設定については, 次の説明を参照してください。

ホスト情報の設定について


- ホスト情報について  
参照先: マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「4.10.2 ホスト情報」
- ホスト情報ファイルの書式について  
参照先: マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「ホスト情報ファイル (jcs\_hosts)」(2. 定義ファイル)
- jcshostsimport コマンドについて  
参照先: マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcshostsimport」(1. コマンド)

## 5.3 監視ツリーを GUI で作成する

ここでは、監視オブジェクトを監視するための監視ツリーを GUI で作成する手順について説明します。

作業の流れを次に示します。

図 5-1 監視ツリーを GUI で作成する作業の流れ




注※ 監視オブジェクトの作成例について説明しています。

### 5.3.1 監視ツリーの編集画面の起動

監視ツリーは、[監視ツリー(編集集中)]画面から編集します。

図 5-2 [監視ツリー (編集集中)] 画面



#### 1. [監視ツリー (編集集中)] 画面を起動する。

次のどれかの手順で起動します。

- スタートメニューから [プログラム] - [JP1\_Integrated Management - View] - [監視ツリー編集] を選択する。
- jcoview コマンドを実行する。  
`jcoview -e`
- システムを監視中の [監視ツリー] 画面のメニューバーから, [オプション] - [ツリー編集] を選択する。

なお, [監視ツリー (編集集中)] 画面を起動した直後は, なにも表示されていない (監視ツリーの情報が無い) 状態です。


#### ログイン情報の保持

[監視ツリー (編集集中)] 画面で, [ログイン情報を保持する] 機能の設定ができます。この設定は, [監視ツリー (編集集中)] 画面からログインが必要な操作をする際, 一度目のログイン時にユーザー名・パスワード・接続ホスト名を保持します。このため, 二度目以降のログイン操作が不要になります。

- [監視ツリー (編集集中)] 画面から, [ファイル] - [ログイン情報を保持する] をチェックする。

## 5. セントラルスコープの設定

図 5-3 [ ログイン情報を保持する ]メニュー



ログインが必要な操作を次に示します。

表 5-1 ログインを必要とする操作一覧

画面名	操作	説明
監視ツリー (編集)	[ ファイル ] - [ サーバからツリーを取得 ] を選択	監視ツリーの既存の設定をマネージャーから取得する。
	[ ファイル ] - [ サーバのツリーを更新 ] を選択	監視ツリーの編集内容をマネージャーに反映する。
	[ オプション ] - [ ツリーの自動生成 ] を選択	監視ツリーを自動生成する。
	[ オプション ] - [ 最新定義取得 ] を選択	マネージャー上の共通条件定義の最新情報を取得する。
	[ 編集 ] - [ ビジュアル監視画面一覧編集 ] を選択	[ ビジュアル監視画面一覧編集 ] 画面を表示する。
ビジュアル監視 (編集)	[ サーバからのビジュアル監視データを取得 ] ボタンをクリック	マネージャー上のビジュアル監視データを読み込む。
	[ サーバのビジュアル監視データを更新 ] ボタンをクリック	編集したビジュアル監視データをマネージャーに反映する。

[ ログイン情報を保持する ] へのチェック状態は、[ 監視ツリー (編集) ] 画面の終了時に保存されます。次回、[ 監視ツリー (編集) ] 画面の起動時に、その状態が反映されます。

### 5.3.2 既存の監視ツリーの取得

すでに監視ツリーを作成して運用している場合は、まず、マネージャーに接続して、既存の設定を取得します。

[ 監視ツリー（編集） ] 画面でサーバから、またはローカルホストの CSV ファイルから監視ツリーを取得します。[ 監視ツリー（編集） ] 画面のタイトルバーには、サーバの JP1/IM - Manager ( JP1/IM - Central Scope ) のバージョン、または取得したファイルのバージョンが表示されます。

#### ! 注意事項

ローカルホストの CSV ファイルから監視ツリーを取得した場合、[ 監視ツリー（編集） ] 画面のタイトルバーに表示されるファイルバージョンと、マネージャーの JP1/IM - Manager ( JP1/IM - Central Scope ) がバージョンの一致していることを確認してください。不一致の場合、[ 監視ツリー（編集） ] 画面で編集した情報を、マネージャーに反映できません。

### (1) サーバからの監視ツリーの取得

1. [ サーバからツリーを取得 ] を選択する。  
[ 監視ツリー（編集） ] 画面から、[ ファイル ] - [ サーバからツリーを取得 ] を選択する。
2. サーバにログインする。  
JP1/IM - Manager ( JP1/IM - Central Scope ) にログインするための [ ログイン ] 画面が表示されます。  
JP1 ユーザー名とパスワードを入力します。JP1 ユーザーは、JP1 資源グループが JP1\_Console で、JP1\_Console\_Admin 権限を持っている必要があります。接続先ホスト名には、監視ツリーを取得する JP1/IM - Manager のホスト名を入力します。

ログインが成功すると、監視ツリーのデータを取得し、[ 監視ツリー（編集） ] 画面に表示します。

または、ローカルに保存している監視ツリーの設定（CSV ファイル）がある場合は、それを使用することもできます。

### (2) ローカルに保存した監視ツリー（CSV ファイル）の取得

1. [ ツリーを開く ] を選択する。  
[ 監視ツリー（編集） ] 画面から、[ ファイル ] - [ ツリーを開く ] を選択する。  
ファイルを選択する [ ツリーを開く ] 画面が表示されます。
2. 監視ツリー（CSV ファイル）を指定する。  
利用する監視ツリー（CSV ファイル）を選択し、[ 開く ] ボタンをクリックする。  
確認ダイアログボックスが表示されるので、[ はい ] ボタンをクリックしてください。

## 5.3.3 監視ツリーの自動生成

監視ツリーを自動生成します。

## 5. セントラルスコープの設定

なお、他製品と連携して監視ツリーを自動生成する場合、連携製品のセットアップ（JP1 イベントを発行する設定や、アダプタコマンドの実行など）を事前しておく必要があります。「5.8 連携製品のセットアップ」を参照して自動生成前にセットアップを終えておいてください。

運用上の理由で jp1admin ユーザーを削除している場合は、連携製品の定義情報にアクセスできる権限レベルを持つ JP1 ユーザーでログインし、自動生成を行ってください。例えば、JP1/AJS のジョブネット情報を取得するには、ジョブネットにアクセスできる権限レベルが必要です。


また、監視ツリーの自動生成機能の詳細は、次の説明を参照してください。

### 監視ツリーの自動生成について

- 監視ツリーの自動生成機能について  
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager 導入・設計ガイド」の「4.2 監視ツリー」  
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager 導入・設計ガイド」の「4.3 監視ツリーの自動生成」
- 自動生成で作成される監視ツリーのモデルについて  
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「5. 監視ツリーモデル（セントラルスコープ用）」

次に監視ツリー自動生成の手順を示します。

図 5-4 監視ツリーの自動生成の手順



## 1. [ツリーの自動生成] を選択する。

[監視ツリー (編集)] 画面から、[オプション] - [ツリーの自動生成] を選択する。

なお、すでに監視ツリーを編集していた場合は、「編集中のツリー構成情報を置き換えますか?」のように確認されます。ここで [はい] を選択すると、編集中の情報は、自動生成した情報で置き換えられます。

## 2. サーバにログインする。

JP1/IM - Manager (JP1/IM - Central Scope) にログインするための [ログイン] 画面が表示されます。

jp1admin ユーザーでログインしてください。

接続先ホスト名には、JP1/IM - Manager のホスト名を入力します。

## 3. [自動生成 - 構成選択] 画面で、監視ツリーのモデルを選択する。

自動生成する監視ツリーのモデルを選択します。

- ・ 業務指向ツリー

## 5. セントラルスコープの設定

- サーバ指向ツリー
  - システム構成ツリー
4. [生成],[差分]または[追加]のボタンをクリックする。
- [生成]...新しい監視ツリーを、収集した定義情報から作成します。
  - [差分]...編集画面にある監視ツリーとの差分の情報を、収集した定義情報から作成します。なお、差分の情報はまとめられて[NEW\_OBJECT]という監視グループが作られます。
  - [追加]...編集画面にある既存の監視ツリーに加えて、新規に監視ツリーを作成します。なお、新規の監視ツリーは[NEW\_TREE]という監視グループ下に作成されます。
5. 監視ツリーが自動的に生成される。
- JP1/IM が管理する各ホストから定義情報を収集し、監視ツリーを自動生成します。しばらくお待ちください。

なお、生成される監視ノードの状態は、最初は非監視の状態になっています。

自動生成した監視ツリーは、監視方法に合わせてカスタマイズしてから運用を始めてください。

### 5.3.4 監視ツリーのカスタマイズ

[監視ツリー(編集)]画面では、監視ツリーを新規作成したり、既存の監視ツリーをカスタマイズしたりできます。監視ツリーに関してできる操作を次に示します。

監視ノードの追加

監視ノードの属性設定

監視ノードの削除

監視ノードの移動

監視範囲の設定

マップ表示設定

ここでは、これらの操作手順と作成済み監視ノードの検索手順について説明します。

なお、監視ツリーをカスタマイズするには、監視ツリーの機能や設定内容を知っておく必要があります。次の説明を参照してください。

監視ツリーの機能や設定内容について

- 監視ツリーの機能について

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager 導入・設計ガイド」の「4.2 監視ツリー」

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager 導入・設計ガイド」の「4.3 監視ツリーの自動生成」

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager 導入・設計ガイド」

の「4.4 監視ツリーの編集」

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「4.10 セントラルスコープの仕組み」

- 監視ツリーの設定項目について  
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「4.2 監視ツリー」
- 基本的な設定が定義済みのシステム監視オブジェクトについて  
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「4. システム監視オブジェクト一覧（セントラルスコープ用）」

なお、監視ノードの属性設定で「共通条件」を設定する、かつ、設定済みの共通条件を利用する場合は、次の操作によって、共通条件を取得しておいてください。

ツリー構成ファイル（CSV ファイル）使用時にはツリー構成ファイルが保持する共通条件、新規監視ツリー作成時には JP1/IM - View が保持する共通条件を利用できます。

1. [監視ツリー（編集）] 画面のメニューバーの [オプション] - [最新定義取得] を選択する。


#### （1）監視ノードの追加

監視ノードを追加する手順を説明します。


## 5. セントラルスコープの設定

図 5-5 監視ノードの追加の手順

### 監視ノードの追加前



### 監視ノードの追加後



#### 1. [新規監視ノード作成] 画面を開く。

次のどれかの操作により画面を開いてください。

- 監視グループを選択し、右クリックしてポップアップメニューから [新規監視ノード作成] を選択する。
- 監視グループを選択し、メニューバーから [編集] - [新規監視ノード作成] を選択する。
- 詳細表示領域から画面を開く場合は、監視ノード非選択状態で右クリックし、ポップアップメニューから [新規監視ノード作成] を選択する。

なお、監視ノードが一つもない場合は、メニューバー、または監視ツリー領域の右クリックで表示されるポップアップメニューから操作をしてください。

## 2. 監視ノード名、監視ノード種別を設定する。

[ 新規監視ノード作成 ] 画面で、次の項目を設定します。

## • 監視ノード名

任意の名称を指定します。

## • 監視ノード種別

監視ノードの種別を選択します。

「監視グループ」、または「監視オブジェクト」とその種類を選択します。

監視オブジェクトの種類を選択する場合は、システム監視オブジェクトから選ぶことができます。これは、JP1/IM のシステムが標準で用意している監視オブジェクトで、JP1/IM と連携する JP1 シリーズ製品ごとに基本的な項目があらかじめ設定されています。

監視オブジェクトの種類で「汎用オブジェクト」を選ぶと、汎用監視オブジェクトが作成されますので、後述する監視ノードの [ プロパティ ] 画面で属性を設定してください。

なお、ここで「監視グループ」または「監視オブジェクト」の「汎用オブジェクト」を選択した場合は、次の基本情報の設定は必要なく、監視ノードが作成されます。

## 3. 監視ノードの基本情報を設定する。

[ 基本情報設定 ] 画面で、監視ノードの種類に合わせた基本情報を設定します。

基本情報は、監視オブジェクトが監視している対象を特定するための情報を設定します。監視ノード種別で指定したシステム監視オブジェクトの種類によって、設定する値は異なります。詳しくは次の説明を参照してください。

参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「4. システム監視オブジェクト一覧（セントラルスコープ用）」

## 4. 監視ノードが作成される。

設定した内容で、監視ノードが作成されます。

なお、既存の監視オブジェクトをコピー & ペーストすることもできます。

既存の監視オブジェクトをコピー & ペーストする

次の手順でコピー & ペーストしてください。

## 1. 監視ノードを選択し、コピーする。

- 右クリックしてポップアップメニューから [ コピー ] を選択する。
- または、メニューバーの [ 編集 ] - [ コピー ] を選択する。

## 2. 貼り付け先の監視グループを選択する。

## 3. 監視ノードをペーストする。

- 右クリックしてポップアップメニューから [ 貼り付け ] を選択する。
- または、メニューバーの [ 編集 ] - [ 貼り付け ] を選択する。

## (2) 監視ノードの属性設定

監視ノードの属性を設定する手順を説明します。

なお、監視ノードの属性を設定するには、それぞれの設定項目の意味を知る必要があります。ここでは、設定手順と簡単な例だけを説明します。設定内容の詳細は、この項のはじめに説明している参照先で確認してください。

### 1. 監視ノードの [ プロパティ ] 画面を開く。

監視ノードを選択して、次のどれかの方法で [ プロパティ ] 画面を開きます。

- ダブルクリックする (監視オブジェクトの場合だけ有効)
- 右クリックしてポップアップメニューから [ プロパティ ] を選択する。
- メニューバーから [ 編集 ] - [ プロパティ ] を選択する。
- メニューバーから [ オプション ] - [ 基本情報 ], [ 状態変更条件 ], または [ イベント発行条件 ] を選択する。

### 2. [ 全般 ] ページを設定する。

監視ノード名、使用するアイコン、使用するビジュアルアイコン<sup>1</sup>、背景画像設定 (監視グループ限定)、監視状態、および JP1 資源グループ<sup>2</sup>を設定します。

### 3. [ 基本情報 ] ページを設定する。

監視ノードの基本情報について設定します。

### 4. [ 状態変更条件 ] ページを設定する。

- 監視オブジェクト選択時

JP1/IM・Manager がどのような JP1 イベントを受信したときに、監視ノードの状態を変更するかを設定します。

監視オブジェクトの状態変更条件に設定する内容については、マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「4. システム監視オブジェクト一覧 (セントラルスコープ用)」を参考にしてください。

- 監視グループ選択時

監視グループの下位の監視ノードがどのような状態になったときに、監視グループの状態を変更するかを設定します。

### 5. [ イベント発行条件 ] ページを設定する。

監視ノードがどの状態になったときに、JP1 イベントを発行するかを設定します。

なお、監視ノードの状態により自動アクションをする場合は、この [ イベント発行条件 ] を設定して、イベント ID が 00003FB0 の JP1 イベントに対して自動アクションをするよう設定してください。

### 6. [ OK ] ボタンまたは [ 適用 ] ボタンをクリックする。

注 1 ビジュアルアイコンを使用するためには、フォルダ作成やファイルの格納など準備が必要です。詳細については、「5.3.4(7) ビジュアルアイコンを使用するための設定」を参照してください。

注 2 監視ツリーの監視範囲設定が有効な場合、設定できる項目です。監視ツリーの監視範囲設定については、「5.3.4(6) 監視範囲の設定」を参照してください。

次に、プロパティの設定の例について説明します。

図 5-6 [全般] ページにより、監視ノードの監視状態を「監視」にする例





図 5-7 [基本情報] ページの設定例



## 5. セントラルスコープの設定

図 5-8 [状態変更条件] ページにより、監視ノードの状態変更条件を設定する例





図 5-9 [イベント発行条件] ページにより、JP1 イベント発行の設定をする例



### (3) 監視ノードの削除

監視ノードを削除する手順について説明します。

監視グループを削除する場合、配下の監視ノードも削除されるため注意してください。

1. 監視ノードを選択する。
2. 監視ノードを削除する。
  - メニューバーから [編集] - [削除] を選択する。
  - 右クリックしてポップアップメニューから [削除] を選択する。

[削除確認] ダイアログボックスが表示されます。削除してよろしければ、[はい] ボタンをクリックします。

なお、すべての監視ノードを、次の手順で削除することもできます。

1. メニューバーの [ 編集 ] - [ すべて削除 ] を選択する。  
確認ダイアログボックスが表示されます。削除してよければ [ はい ] ボタンをクリックします。

#### (4) 監視ノードの移動

監視ノードは、監視ツリー上の別の位置に移動することができます。

移動は、ドラッグ & ドロップ、またはカット & ペーストで行います。

##### (a) ドラッグ & ドロップで移動する

1. 監視ノードをドラッグ (左クリック) して、監視グループにドロップする。  
ドラッグ (左クリック) はツリー表示領域、詳細表示領域どちらでもできます。ドロップはツリー表示領域で行ってください。

##### (b) カット & ペーストで移動する

1. 監視ノードを選択する。
2. 監視ノードをカット (切り取り) する。
  - 右クリックしてポップアップメニューから [ 切り取り ] を選択する。
  - メニューバーの [ 編集 ] - [ 切り取り ] を選択する。
3. 貼り付け先の監視グループを選択する。
4. ペースト (貼り付け) する。
  - 右クリックしてポップアップメニューから [ 貼り付け ] を選択する。
  - メニューバーの [ 編集 ] - [ 貼り付け ] を選択する。

#### (5) マップ表示設定

マップ表示設定は、[ 監視ツリー ] 画面の詳細表示領域に表示される監視ノードをマップ形式で表示したい場合に設定します。

設定手順を次に示します。

1. メニューバーから [ 表示 ] - [ アイコン表示 ] を選択する、または  をクリックする。  
詳細表示領域がマップ表示設定できる状態に変わります。
2. [ 背景画像設定 ] を開く。  
次に示すどちらかの操作で [ 背景画像設定 ] 画面を表示します。
  - 詳細表示領域上の何も無いところ (監視ノード非選択状態) で右クリックし、ポップアップメニューから [ 背景画像設定 ] を選択して [ 背景画像設定 ] 画面を表示する。
  - 監視グループの [ プロパティ ] 画面を開き、[ 全般 ] ページの [ 背景画像設定 ] ボタンをクリックする。
3. 背景画像を選択する。

## 5. セントラルスコープの設定

[ 背景画像設定 ] 画面で、背景にする画像ファイル名を選択して、[ OK ] ボタンをクリックします。背景画像には、次のフォルダにある、次のフォーマットのファイルが使用できます。

- 画像ファイルのフォルダ：View パス ¥image¥map¥
- 使用できる画像ファイルのフォーマット：JPEG，GIF，PNG

なお、背景を無地（白色）のまま使うこともできます。

この場合は、ファイル選択で [ 背景画像なし ] を選んでください。

選択すると、確認ダイアログボックスが表示されるので [ はい ] ボタンをクリックします。

### 4. 監視ノードを、ドラッグ & ドロップする。

背景画像の設定が済んだ詳細表示領域上で監視ノードをドラッグ & ドロップし、任意

の場所に配置します。配置をリセットしたいときは、 をクリックするか、メ

ニューバーから [ 表示 ] - [ 等間隔に整列 ] を選択してください。確認ダイアログボックスが表示されるので [ はい ] ボタンをクリックします。

## (6) 監視範囲の設定

JP1 資源グループで監視範囲を設定する方法について、手順を次に示します。

### 1. メニューから [ オプション ] - [ 監視範囲の設定 ] をチェックする。

監視ツリーの監視範囲設定が有効になります。

### 2. 監視ノードの [ プロパティ ] 画面を開く。

監視ノードを選択して、次のどれかの方法で [ プロパティ ] 画面を開きます。

- ダブルクリックする（監視オブジェクトの場合だけ有効）
- 右クリックしてポップアップメニューから [ プロパティ ] を選択する。
- メニューバーから [ 編集 ] - [ プロパティ ] を選択する。

### 3. [ 全般 ] ページの JP1 資源グループを設定する。

監視範囲にあわせて、JP1 資源グループを指定してください。

### 4. [ OK ] ボタンまたは [ 適用 ] ボタンをクリックする。

## (7) ビジュアルアイコンを使用するための設定

監視ノードのアイコンにビジュアルアイコンを使用するための設定について、手順を次に示します。なお、ビジュアルアイコンは標準提供されていません。事前にビジュアルアイコンとして使用するファイルを作成しておいてください。

### 1. メニューバーから [ オプション ] - [ ビジュアルアイコンを使用 ] を選択し、チェックする。

ビジュアルアイコンを表示できるようにします。

### 2. ビジュアルアイコンの格納フォルダを作成する。

次に示すように、View パス ¥image¥ フォルダの下に visual フォルダを作成します。

View パス ¥image¥visual

- ビジュアルアイコンとして使用したい画像ファイルを、手順2で作成したフォルダに格納する。

使用できる画像の形式、サイズは次のとおりです。

- 画像の形式：JPEG、GIF、PNG
- 画像のサイズ：最小 24 × 24 ピクセル、最大 2,048 × 2,048 ピクセル

なお、ビジュアルアイコンとする画像ファイルは、監視ノードの状態によって背景の色が変わることを考慮した上で、選択または作成してください。

監視ノードの状態によって変わる色について、次の表に示します。

表 5-2 監視ノードの状態によって変わる色

監視ノードの状態	色 (RGB 値)
緊急	赤 (255, 0, 0)
警戒	
致命的	
エラー	橙 (255, 200, 0)
警告	黄色 (255, 255, 0)
デバッグ	薄い紫 (255, 175, 175)

画像ファイルに上記の色と同色を使わないようにすることをお勧めします。

- 監視ノードの [ プロパティ ] 画面を開く。  
監視ノードを選択して、次のどれかの方法で [ プロパティ ] 画面を開きます。
  - ダブルクリックする (監視オブジェクトの場合だけ有効)
  - 右クリックしてポップアップメニューから [ プロパティ ] を選択する。
  - メニューバーから [ 編集 ] - [ プロパティ ] を選択する。
- [ 全般 ] ページで「ビジュアルアイコン」の [ 変更 ] ボタンをクリックする。  
[ ビジュアルアイコン選択 ] 画面が表示されます。
- ビジュアルアイコンを選択する。  
[ ビジュアルアイコン選択 ] 画面で、使用する画像ファイル名を選択して、[ OK ] ボタンをクリックします。
- [ 全般 ] ページで [ OK ] ボタンまたは [ 適用 ] ボタンをクリックする。

## (8) 監視ノードの検索

監視ノードの検索は、階層の深い監視ツリーから目的の監視ノードを探すときに利用できます。手順を次に示します。

- 監視ノードを選択する。  
検索対象となる監視ノードは、選択した監視ノードおよびその下層の監視ノードとなります。
- [ 検索 ] 画面を表示する。

## 5. セントラルスコープの設定

- 右クリックしてポップアップメニューから [ 検索 ] を選択する。
  - または、メニューバーから [ 編集 ] - [ 検索 ] を選択する。
3. 検索条件を入力し、[ 検索 ] ボタンをクリックする。  
検索条件に一致する監視ノードが一覧表示されます。
  4. 表示したい監視ノードをダブルクリックする。  
検索結果に一覧表示された監視ノードをダブルクリックすると、その監視ノードを選択した状態で [ 監視ツリー (編集) ] 画面が表示されます。

### 5.3.5 カスタマイズした監視ツリーのローカルホストへの保存

[ 監視ツリー (編集) ] 画面でカスタマイズした監視ツリーは、CSV ファイルとして、ローカルホストに保存できます。監視ツリーの作成を中断したいときや、バックアップ用データとして保管しておきたいときにローカルホストに保存してください。

1. [ ツリーを保存 ] を選択する。  
[ 監視ツリー (編集) ] 画面のメニューバーから [ ファイル ] - [ ツリーを保存 ] を選択します。
2. 任意のフォルダに任意のファイル名で保存する。  
[ ツリーを保存 ] 画面が表示されるので、任意のフォルダ名、任意のファイル名を指定して、保存してください。

### 5.3.6 カスタマイズした監視ツリーのマネージャーへの反映

[ 監視ツリー (編集) ] 画面でカスタマイズした監視ツリーは、マネージャーに反映すると、システムの運用監視で使用できるようになります。なお、マネージャーへの反映の際に、[ 監視ツリー (編集) ] 画面で監視ツリーの監視範囲設定を有効にしていると、マネージャーでも監視範囲設定が有効になります。

マネージャーへの反映手順を次に示します。

図 5-10 サーバのツリーを更新



1. [サーバのツリーを更新] を選択する
2. ログインする
3. サーバの監視ツリーが更新される


1. [サーバのツリーを更新] を選択する。  
[監視ツリー (編集集中)] 画面のメニューバーから [ファイル] - [サーバのツリーを更新] を選択する。  
確認ダイアログボックスが表示されるので、更新してよければ [はい] ボタンをクリックする。
2. サーバにログインする。  
JP1/IM - Manager (JP1/IM - Central Scope) にログインするための [ログイン] 画面が表示されます。  
JP1 ユーザー名とパスワードを入力します。JP1 ユーザーは、JP1 資源グループが JP1\_Console で、JP1\_Console\_Admin 権限を持っている必要があります。  
接続先ホスト名には、監視ツリーを更新する JP1/IM - Manager のホスト名を入力します。
3. カスタマイズした監視ツリーがサーバに反映される。  
反映中にはダイアログボックスが表示され、反映が完了するとダイアログボックスが閉じます。  
なお、反映した監視ツリーを確認するには、JP1/IM - Manager (JP1/IM - Central Scope) にログインして [監視ツリー] 画面により確認してください。

## 5.4 [ ビジュアル監視 ] 画面を GUI で作成する

ここでは、[ ビジュアル監視 ] 画面を GUI で作成する手順について説明します。

作業の流れを次に示します。


図 5-11 [ ビジュアル監視 ] 画面を GUI で作成する作業の流れ



### 5.4.1 [ ビジュアル監視 ] 画面の編集画面の起動

[ ビジュアル監視 ] 画面は、[ ビジュアル監視 (編集集中) ] 画面により編集します。この画面は、[ 監視ツリー (編集集中) ] 画面から起動します。

図 5-12 [ ビジュアル監視 ( 編集 ) ] 画面



1. [ ビジュアル監視 ( 編集 ) ] 画面を起動する。

次の手順で起動します。

- [ 監視ツリー ( 編集 ) ] 画面のメニューバーから [ 編集 ] - [ 新規ビジュアル監視画面作成 ] を選択する。

## 5.4.2 既存の [ ビジュアル監視 ] 画面の取得

すでに [ ビジュアル監視 ] 画面を作成して運用している場合は、まず、マネージャーに接続して、既存の設定を取得します。

### (1) サーバからの [ ビジュアル監視 ] 画面の取得

1. [ サーバからビジュアル監視データを取得 ] を選択する。

[ ビジュアル監視 ( 編集 ) ] 画面のツールバーにある、 をクリックする。

2. サーバにログインする。

JP1/IM - Manager ( JP1/IM - Central Scope ) にログインするための [ ログイン ] 画面が表示されます。

JP1 ユーザー名とパスワードを入力します。JP1 ユーザーは、JP1 資源グループが JP1\_Console で、JP1\_Console\_Admin 権限を持っている必要があります。

接続先ホスト名には、ビジュアル監視データを取得する JP1/IM - Manager のホスト名を入力します。

3. 取得する [ ビジュアル監視 ] 画面を選択する。

ログインが成功すると、[ ビジュアル監視画面を開く ] 画面が表示されます。データを取得する [ ビジュアル監視 ] 画面を選択して、[ OK ] ボタンをクリックしてください。

または、ローカルに保存している [ ビジュアル監視 ] 画面の設定 ( CSV ファイル ) がある場合は、それを使用することもできます。

## (2) ローカルに保存した [ ビジュアル監視 ] 画面 ( CSV ファイル ) の取得

1. [ ビジュアル監視データを開く ] 画面を開く。  
[ ビジュアル監視 ( 編集 ) ] 画面のツールバーにある、 をクリックする。  
[ ビジュアル監視データを開く ] 画面が表示されます。
2. [ ビジュアル監視 ] 画面の設定 ( CSV ファイル ) を指定する。  
利用する [ ビジュアル監視 ] 画面の設定 ( CSV ファイル ) を選択し、[ 開く ] ボタンをクリックする。  
確認ダイアログボックスが表示されるので、[ はい ] ボタンをクリックしてください。

### 5.4.3 [ ビジュアル監視 ] 画面のカスタマイズ

[ ビジュアル監視 ( 編集 ) ] 画面では、[ ビジュアル監視 ] 画面を新規作成したり、既存の [ ビジュアル監視 ] 画面をカスタマイズしたりできます。[ ビジュアル監視 ] 画面に関してできる操作を次に示します。

背景画像の設定

監視ノードの追加

監視ノードの削除

監視ノードの属性設定

監視ノードの監視状態変更


監視ノードの検索

#### (1) [ ビジュアル監視 ] 画面の背景画像の設定

[ ビジュアル監視 ] 画面の背景に表示される画像を設定します。なお、背景画像には、次のフォルダにある、次のフォーマットのファイルが使用できます。

- 画像ファイルのフォルダ : View パス ¥image¥map¥
- 使用できる画像ファイルのフォーマット : JPEG , GIF , PNG

図 5-13 背景画像設定



## 1. [ 背景画像設定 ] を開く。

次のどちらかの操作をして [ 背景画像設定 ] 画面を表示します。

- [ ビジュアル監視 ( 編集 ) ] 画面のツールバーにある、 をクリックする。
- 監視ポイント表示領域上の何も無いところ ( 監視ノード非選択状態 ) で右クリックし、ポップアップメニューから [ 背景画像設定 ] を選択する。

## 2. 背景画像を選択する。

[ 背景画像設定 ] 画面で、背景にする画像ファイル名を選択して、[ OK ] ボタンをクリックします。

なお、背景を無地 ( 白色 ) のまま [ ビジュアル監視 ] 画面を使うこともできます。この場合は、ファイル選択で [ 背景画像なし ] を選んでください。

選択すると、確認ダイアログボックスが表示されるので [ はい ] ボタンをクリックします。

## 3. [ ビジュアル監視 ] 画面に名前を付ける。

背景画像が決まったら、[ ビジュアル監視 ] 画面に名前を付けます。

[ 画面名 ] と [ コメント ] の欄に、監視目的や画像にあわせて名前とコメントを入力します。

画面名は [ ビジュアル監視 ] 画面のタイトルバー部分に、コメントは背景画像の下の部分に表示されます。

## [ ビジュアル監視 ] 画面の操作のヒント

監視ポイント表示領域で背景画像を選択した状態でドラッグすると、背景画像がマウスの動きにあわせてスクロールします。


## (2) [ ビジュアル監視 ] 画面への監視ノードの追加

[ ビジュアル監視 ] 画面の背景画像の上に、監視ノードのアイコンを追加します。監視ノードの追加は、[ 監視ツリー ] 画面から [ ビジュアル監視 ] 画面へ、監視ノードのアイ

## 5. セントラルスコープの設定

コンをドラッグ & ドロップすることで行います。

図 5-14 [ ビジュアル監視 ] 画面への監視ノードの追加



1. 監視ツリー上の監視ノードを選択する。  
[監視ツリー (編集)] 画面で、[ビジュアル監視] 画面により監視したい監視ノードを表示し、選択します。
2. 監視ノードを、[ビジュアル監視] 画面へドラッグ & ドロップする。  
監視ノードのアイコンを、[監視ツリー (編集)] 画面でドラッグ (左クリック) して、[ビジュアル監視 (編集)] 画面へドロップします。

上記の手順で追加した監視ノードのアイコンは、監視ツリー上の監視ノードの状態と連動して、状態色 (障害のときは赤色など) が表示されるようになります。

なお、[監視ツリー] 画面の表示は、少し経ってから [ビジュアル監視] 画面に反映されます。

### (3) [ビジュアル監視] 画面からの監視ノードの削除

[ビジュアル監視] 画面から監視ノードを削除するには、次のようにします。

1. 監視ノードのアイコンを選択し、削除する。  
次のどちらかの操作をします。なお、複数のアイコンを一括削除する場合は、 を利用して複数選択してください。
  - アイコンを選択して、[ビジュアル監視 (編集)] 画面のツールバーにある  を

クリックする。

- アイコンを選択して、右クリック、ポップアップメニューから [ アイコン削除 ] を選択する。

確認ダイアログボックスが表示されるので [ はい ] ボタンをクリックします。

#### (4) 監視ノードの属性設定

[ ビジュアル監視 (編集) ] 画面に配置した監視ノードに対し、属性を設定する手順を説明します。

なお、[ ビジュアル監視 (編集) ] 画面で監視ノードの属性を設定した場合、その設定内容は [ 監視ツリー (編集) ] 画面の該当する監視ノードに反映されます。

1. 監視ノードの [ プロパティ ] 画面を開く。  
監視ノードを選択して、次の方法で [ プロパティ ] 画面を開きます。
  - 右クリックしてポップアップメニューから [ プロパティ ] を選択する。
2. [ 全般 ] ページを設定する。  
監視ノード名、使用するアイコン、使用するビジュアルアイコン <sup>1</sup>、背景画像設定 (監視グループ限定)、監視状態、JP1 資源グループ <sup>2</sup> を設定します。
3. [ 基本情報 ] ページを設定する。  
監視ノードの基本情報について設定します。
4. [ 状態変更条件 ] ページを設定する。  
JP1/IM・Manager がどのような JP1 イベントを受信したときに、監視ノードの状態を変更するかを設定します。  
状態変更条件に設定する内容については、マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「4. システム監視オブジェクト一覧 (セントラルスコープ用)」を参考にしてください。
5. [ イベント発行条件 ] ページを設定する。  
監視ノードがどの状態になったときに、JP1 イベントを発行するかを設定します。  
なお、監視ノードの状態により自動アクションをする場合は、この [ イベント発行条件 ] を設定して、イベント ID が 00003FB0 の JP1 イベントに対して自動アクションをするよう設定してください。
6. [ OK ] ボタンまたは [ 適用 ] ボタンをクリックする。

注 1 ビジュアルアイコンを使用する場合、準備が必要です。手順については、「5.3.4(7) ビジュアルアイコンを使用するための設定」を参照してください。

注 2 監視ツリーの監視範囲設定が有効な場合、設定できる項目です。

プロパティの設定例については、「5.3.4(2) 監視ノードの属性設定」を参照してください。

### (5) 監視ノードの監視状態変更

[ ビジュアル監視 (編集集中) ] 画面に配置した監視ノードに対し、監視状態を変更する手順を説明します。

なお,[ ビジュアル監視 (編集集中) ] 画面で監視ノードの監視状態を変更した場合、その変更は [ 監視ツリー (編集集中) ] 画面の該当する監視ノードに反映されます。

1. 監視ノードを選択する。
2. 右クリックしてポップアップメニューから [ 監視状態変更 ] を選択し、ユーザーが意図する監視状態に変更する。  
確認ダイアログボックスが表示されます。
3. 確認ダイアログボックスで [ はい ] ボタンをクリックする。

### (6) 監視ノードの検索

監視ノードの検索は、階層の深い監視ツリーから目的の監視ノードを探すときに利用できます。手順を次に示します。

1. 監視ノードを選択する。  
検索対象となる監視ノードは、選択した監視ノードおよびその下層の監視ノードとなります。
2. [ 検索 ] 画面を表示する。  
右クリックしてポップアップメニューから [ 検索 ] を選択します。
3. 検索条件を入力し,[ 検索 ] ボタンをクリックする。  
検索条件に一致する監視ノードが一覧表示されます。
4. 一覧表示された監視ノードから [ ビジュアル監視 ] 画面で監視したい監視ノードを選択し,[ ビジュアル監視 (編集集中) ] 画面にドラッグ & ドロップする。

## 5.4.4 カスタマイズした [ ビジュアル監視 ] 画面のローカルホストへの保存


[ ビジュアル監視 (編集集中) ] 画面でカスタマイズした [ ビジュアル監視 ] 画面は、CSV ファイルとして、ローカルホストに保存できます。[ ビジュアル監視 ] 画面の作成を中断したいときや、バックアップ用データとして保管しておきたいときにローカルホストに保存してください。

1. [ ビジュアル監視データを保存 ] を選択する。  
[ ビジュアル監視 (編集集中) ] 画面のツールバーにある、 をクリックします。
2. 任意のフォルダに任意のファイル名で保存する。  
[ ビジュアル監視データを保存 ] 画面が表示されるので、任意のフォルダ名、任意のファイル名を指定して、保存してください。

### 5.4.5 カスタマイズした [ ビジュアル監視 ] 画面のマネージャーへの反映

[ ビジュアル監視 (編集集中) ] 画面でカスタマイズした [ ビジュアル監視 ] 画面は、マネージャーに反映すると、システムの運用監視で使用できるようになります。マネージャーへの反映手順を次に示します。

図 5-15 サーバのビジュアル監視データを更新



1. [ サーバのビジュアル監視データを更新 ] を選択する。

[ ビジュアル監視 (編集集中) ] 画面のツールバーにある、 をクリックします。確認ダイアログボックスが表示されるので [ はい ] ボタンをクリックします。

2. サーバにログインする。

JP1/IM - Manager ( JP1/IM - Central Scope ) にログインするための [ ログイン ] 画面が表示されます。

JP1 ユーザー名とパスワードを入力します。JP1 ユーザーは、JP1 資源グループが JP1\_Console で、JP1\_Console\_Admin 権限を持っている必要があります。

接続先ホスト名には、JP1/IM - Manager のホスト名を入力します。

3. カスタマイズした [ ビジュアル監視 ] 画面がサーバに反映される。

反映中にはダイアログボックスが表示され、反映が完了するとダイアログボックスが閉じます。反映が終わると、[ ビジュアル監視 ] 画面は、ビジュアル画面一覧に追加または更新されます。

なお、反映した [ ビジュアル監視 ] 画面を確認するには、JP1/IM - Manager ( JP1/IM - Central Scope ) にログインして [ ビジュアル監視 ] 画面により確認してください

い。

## 5.4.6 [ ビジュアル監視 ] 画面の一覧の編集および削除

[ ビジュアル監視画面一覧編集 ] 画面により, [ ビジュアル監視 ] 画面の一覧を編集する手順, および [ ビジュアル監視 ] 画面を削除する手順を説明します。

図 5-16 [ ビジュアル監視 ] 画面の一覧の編集および削除



1. [ ビジュアル監視画面一覧編集 ] を開く
2. サーバにログインする
3. ビジュアル監視画面を選択し [ 上へ ] [ 下へ ] または [ 削除 ] ボタンをクリックする

1. [ ビジュアル監視画面一覧編集 ] を開く。  
[ 監視ツリー ( 編集中 ) ] 画面のメニューバーから [ 編集 ] - [ ビジュアル監視画面一覧編集 ] を選択します。
2. サーバにログインする。  
JP1/IM - Manager ( JP1/IM - Central Scope ) にログインするための [ ログイン ] 画面が表示されます。  
JP1 ユーザー名とパスワードを入力します。JP1 ユーザーは, JP1 資源グループが JP1\_Console で, JP1\_Console\_Admin 権限を持っている必要があります。  
接続先ホスト名には, JP1/IM - Manager のホスト名を入力します。
3. [ ビジュアル監視 ] 画面を選択し, 表示位置の移動または削除する。  
[ ビジュアル監視画面一覧編集 ] 画面で, [ ビジュアル監視 ] 画面の画面名を選択して, [ 上へ ] や [ 下へ ], または [ 削除 ] ボタンをクリックします。この時点では, まだ編集画面の表示が変更されただけで, サーバ上のデータは変更されていません。変更をやめるには [ キャンセル ] をクリックします。  
[ OK ] ボタンが, 非活性状態から活性状態になっているので, クリックします。この時点で, 一覧画面の表示が更新され, [ 削除 ] ボタンをクリックした場合は [ ビジュアル監視 ] 画面のデータがサーバ上から消えます。

## 5.5 保存した CSV ファイルによる監視画面の作成

---

ローカルに保存した CSV ファイルを使用して、次のような環境設定をすることができます。

- 保存した CSV ファイルを直接編集することで、多くの監視ノードをまとめて変更する。
- 保存した CSV ファイルを編集する。

設定手順については、次の説明を参照してください。

CSV ファイルによる監視画面 ([ 監視ツリー ] 画面 , [ ビジュアル監視 ] 画面 ) の作成

- CSV ファイルとして監視画面の設定の保存  
参照先 : 「 5.3.5 カスタマイズした監視ツリーのローカルホストへの保存 」  
参照先 : 「 5.4.4 カスタマイズした [ ビジュアル監視 ] 画面のローカルホストへの保存 」
- CSV ファイルからの監視画面の作成  
参照先 : 「 5.3.4 監視ツリーのカスタマイズ 」  
参照先 : 「 5.4.3 [ ビジュアル監視 ] 画面のカスタマイズ 」
- ツリー構成ファイルの詳細  
参照先 : マニュアル 「 JP1/Integrated Management - Manager コマンド ・ 定義ファイルリファレンス 」 の 「 ツリー構成ファイル 」 ( 2. 定義ファイル )

## 5.6 ガイド情報の編集

ガイド情報は、システム監視中に問題が発生したときに [ ガイド ] 画面に表示する情報です。ガイド情報として、問題の対処方法のアドバイスなどを表示することで、問題が発生したときの初動対応でのシステム管理者の負担を軽減することができます。また、その監視ノードが、どの業務の何を監視しているものかを説明するためのガイドとしても利用できます。

ガイド情報として表示する内容は、JP1/IM - Manager のホストにあるガイド情報ファイルに設定します。

ここでは、ガイド情報の編集方法について説明します。

ガイド情報として設定する内容や、ガイド機能については、下記を参照してください。

ガイド情報の機能、設定について

- ガイド情報について設定する内容、ガイド機能について  
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「4.7 ガイド機能」
- ガイド情報ファイルの書式について  
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「ガイド情報ファイル ( jcs\_guide\_XXX.txt )」(2. 定義ファイル)

### 5.6.1 ガイド情報の編集の手順

編集手順を次に示します。

1. ガイド情報ファイルを編集する。  
ガイド情報ファイルは、TXT 形式のファイルです。次のファイルをテキストエディターで開き、編集してください。

表 5-3 JP1/IM - Manager の動作する言語コードとガイド情報ファイルの対応

OS	JP1/IM - Manager の動作する言語コード	編集するガイド情報ファイル
Windows	シフト JIS コード	Scope パス ¥conf¥jcs_guide_sjis.txt
		共有フォルダ ¥jpls¥scope¥conf¥jcs_guide_sjis.txt

OS	JP1/IM - Manager の動作する言語コード	編集するガイド情報ファイル
UNIX	シフト JIS コード	/etc/opt/jp1scope/conf/ jcs_guide_sjis.txt
		共有ディレクトリ /jp1scope/conf/ jcs_guide_sjis.txt
	EUC コード	/etc/opt/jp1scope/conf/ jcs_guide_euc.txt
		共有ディレクトリ /jp1scope/conf/ jcs_guide_euc.txt
	UTF-8 コード	/etc/opt/jp1scope/conf/ jcs_guide_UTF-8.txt
		共有ディレクトリ /jp1scope/conf/ jcs_guide_UTF-8.txt
英語	/etc/opt/jp1scope/conf/jcs_guide.txt	
	共有ディレクトリ /jp1scope/conf/ jcs_guide.txt	

## 注

UNIX 版では JP1/IM・Manager の動作する言語コードによって、編集するガイド情報ファイルが異なります。言語コードに対応したガイド情報ファイルを編集してください。なお、非サポートの言語コードに対応するガイド情報ファイルは同梱されていません。

また、ガイドメッセージファイルを利用する場合は、テキストエディターなどを使ってガイドメッセージファイルを作成してください。

- JP1/IM - Manager をリロードまたは再起動して、ガイド情報の設定内容を有効にする。  
ガイド情報ファイルは、JP1/IM - Manager をリロードまたは起動したときに読み込まれます。次のどちらかをしてください。
  - jco\_spmd\_reload コマンドを実行して、JP1/IM - Manager をリロードする。
  - JP1/IM - Manager を停止して、起動する。
- ガイド情報の読み込みが成功したことを確認する。  
JP1/IM - Manager がガイド情報ファイルを読み込むときに、ガイド情報ファイルに記述誤りがあるとエラーが発生します。統合トレースログを参照して、ガイド情報ファイルの読み込みが成功したことを確認してください。

表 5-4 統合トレースログのディレクトリ

OS	統合トレースログ
Windows	システムドライブ :¥Program Files¥HITACHI¥HNTRLib2¥spool¥
UNIX	/var/opt/hitachi/HNTRLib2/spool/

ガイド情報ファイルの読み込みが成功した場合は、次のメッセージが統合トレースに

## 5. セントラルスコープの設定

記録されます。このメッセージが記録されていることを確認してください。

- KAVB7393-I ガイド情報定義の初期化に成功しました（再起動した場合）
- KAVB7394-I ガイド情報定義のリロードに成功しました（リロードした場合）

ガイド情報ファイルにエラーがあった場合は、KAVB7377-W から KAVB7392-W のメッセージが統合トレースに記録されます。エラーが発生している場合は、メッセージの示すエラーを見直して修正してください。そのあと、再度 JP1/IM - Manager をリロードまたは再起動してください。

## 5.7 セントラルスコープの動作環境の設定

ここでは、セントラルスコープの動作環境の設定手順について説明します。

### 5.7.1 状態変更イベント件数の上限監視の設定

監視オブジェクトの状態変更イベントが上限（100件）を超えると、警告のJP1イベントが発行されます。

新規インストールの場合は有効（JP1イベントを発行する）に、旧バージョンのJP1/IM - ManagerまたはJP1/IM - Central Scopeで設定を無効にしていた場合は無効になっています。運用にあわせて、設定を変更してください。

1. JP1/IM - Manager を停止する。

2. 次のファイルを引数に `jbssetcnf` コマンドを実行する。

状態変更イベントの件数が上限を超えた場合に、JP1 イベントを発行する：

```
evhist_warn_event_on.conf
```

状態変更イベントの件数が上限を超えた場合に、JP1 イベントを発行しない：

```
evhist_warn_event_off.conf
```

`jbssetcnf` コマンドを実行すると、JP1 共通定義情報に設定内容が反映されます。

`jbssetcnf` コマンドについては、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

ファイルの設定内容について

ファイルの設定内容については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「状態変更イベント件数の上限監視設定ファイル（`evhist_warn_event_XXX.conf`）」（2. 定義ファイル）を参照してください。

3. JP1/IM - Manager を起動する。

### 5.7.2 対処済み連動機能の設定

対処済み連動機能は、JP1 イベントの対処状況に応じて、監視オブジェクトの状態を自動的に変更する機能です。

JP1 イベントの対処状況に連動して、監視オブジェクトの状態が変わるため、監視オブジェクト、監視グループの状態を手動で変更する手間が省け、セントラルスコープでの操作がより簡易になります。

なお、新規インストールの場合は有効に、旧バージョンのJP1/IM - ManagerまたはJP1/IM - Central Scopeで設定を無効にしていた場合は無効になっています。運用にあわせて、設定を変更してください。

## 5. セントラルスコープの設定

1. JP1/IM - Manager を停止する。
2. 次のファイルを引数に jbssetcnf コマンドを実行する。  
対処済み連動機能を有効にする : action\_complete\_on.conf  
対処済み連動機能を無効にする : action\_complete\_off.conf  
jbssetcnf コマンドを実行すると、JP1 共通定義情報に設定内容が反映されます。  
jbssetcnf コマンドについては、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。  
ファイルの設定内容について  
ファイルの設定内容については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「対処済み連動設定ファイル (action\_complete\_XXX.conf)」（2. 定義ファイル）を参照してください。
3. JP1/IM - Manager を起動する。

### 5.7.3 JP1 イベントの対処済み時に状態変更イベントを自動で削除するための設定

JP1 イベントの対処済み時に、監視オブジェクトの状態変更イベントを自動で削除するための設定手順を次に示します。

1. 次のどれかの方法で監視ツリー中のすべての状態変更イベントを削除する。
  - [監視ツリー] 画面からの操作または jcsostat コマンドで、監視ツリー中のすべての監視ノードを初期状態にする。
  - [監視ツリー (編集)] 画面から [ファイル] - [サーバのツリーを更新] を実行し、監視ツリーを更新する。
  - jcsdbimport コマンドで、監視ツリーを更新する。
2. JP1/IM - Manager を停止する。
3. 状態変更イベント自動削除設定ファイルを作成する。  
ファイルの設定内容について  
ファイルの設定内容については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「状態変更イベント自動削除設定ファイル」（2. 定義ファイル）を参照してください。
4. 3 で設定したファイルを引数に jbssetcnf コマンドを実行する。  
jbssetcnf コマンドを実行すると、JP1 共通定義情報に設定内容が反映されます。  
jbssetcnf コマンドについては、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。
5. JP1/IM - Manager を起動する。

## 5.7.4 JP1 イベント受信時に監視オブジェクトを初期化するための設定

JP1 イベント受信時に監視オブジェクトを初期化するための設定手順を次に示します。

1. JP1/IM - Manager を停止する。
2. 監視オブジェクト初期化設定ファイルを作成する。

ファイルの設定内容について

ファイルの設定内容については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「監視オブジェクト初期化設定ファイル」(2. 定義ファイル)を参照してください。

3. 2 で設定したファイルを引数に `jbssetcnf` コマンドを実行する。  
`jbssetcnf` コマンドを実行すると、JP1 共通定義情報に設定内容が反映されます。  
`jbssetcnf` コマンドについては、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。
4. JP1/IM - Manager を起動する。

## 5.7.5 状態変更条件メモリー常駐機能の設定

状態変更条件をメモリーに常駐させる機能の設定手順を次に示します。

1. JP1/IM - Manager を停止する。
2. 状態変更条件メモリー常駐機能の設定ファイルを作成する。

ファイルの設定内容について

ファイルの設定内容については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「状態変更条件メモリー常駐機能の設定ファイル」(2. 定義ファイル)を参照してください。

3. 2 で設定したファイルを引数に `jbssetcnf` コマンドを実行する。  
`jbssetcnf` コマンドを実行すると、JP1 共通定義情報に設定内容が反映されます。  
`jbssetcnf` コマンドについては、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。
4. JP1/IM - Manager を起動する。

## 5.7.6 [ 監視ツリー ] 画面のツールバーのカスタマイズ

[ 監視ツリー ] 画面をカスタマイズして、ツールバーにプログラム (アイコン) を追加する手順を次に示します。

なお、カスタマイズ内容は、次に JP1/IM - Manager (JP1/IM - Central Scope) にログインしたときから有効になります。

## 5. セントラルスコープの設定

1. アイコンを次のフォルダに格納する。  
View パス ¥image¥sovtool
2. アイコンから起動するプログラムを任意のフォルダに格納する。
3. 起動プログラム定義ファイル (!JP1\_CS\_APP0.conf) を編集する。  
起動プログラム定義ファイル (!JP1\_CS\_APP0.conf) は次のフォルダに格納されています。  
View パス ¥conf¥sovtoolexec¥ja¥
4. ツールバー定義ファイル (!JP1\_CS\_FTOOL0.conf) を編集する。  
ツールバー定義ファイル (!JP1\_CS\_FTOOL0.conf) は次のフォルダに格納されています。  
View パス ¥conf¥sovtoolitem¥ja¥
5. アイコン動作定義ファイル (!JP1\_CS\_FTREE0.conf) を編集する。  
アイコン動作定義ファイル (!JP1\_CS\_FTREE0.conf) は次のフォルダに格納されています。  
View パス ¥conf¥sovtoolitem¥ja¥

### [ 監視ツリー ] 画面のカスタマイズについて

- 起動プログラム定義ファイル (!JP1\_CS\_APP0.conf) について  
参照先: マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「起動プログラム定義ファイル (!JP1\_CS\_APP0.conf)」(2. 定義ファイル)
- ツールバー定義ファイル (!JP1\_CS\_FTOOL0.conf) について  
参照先: マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「ツールバー定義ファイル (!JP1\_CS\_FTOOL0.conf)」(2. 定義ファイル)
- アイコン動作定義ファイル (!JP1\_CS\_FTREE0.conf) について  
参照先: マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「アイコン動作定義ファイル (!JP1\_CS\_FTREE0.conf)」(2. 定義ファイル)

## 5.8 連携製品のセットアップ

ここでは、セントラルスコープと連携するための連携製品のセットアップについて説明します。

セントラルスコープでは、各製品との連携を容易にするため、システム監視オブジェクト（監視に必要な基本的な定義をあらかじめ設定している監視オブジェクト）および監視ツリーの自動生成機能を提供しています。

このシステム監視オブジェクトを使って、各製品を監視する場合、および監視ツリーを自動生成により作成する場合には、ここで説明するセットアップをしてください。

なお、連携製品は、すでにインストールされているものとして説明します。

### 各製品と連携セットアップの概要

各製品と連携するためのセットアップ作業について、概要を説明します。

システムの階層構成（IM 構成）を定義する

IM 構成管理を使用している場合は、IM 構成管理・ビューアーを操作して、連携製品を実行するホストを JP1/IM の管理対象として登録します。

IM 構成管理を使用していない場合は、コマンドを実行して、連携製品を実行するホストを JP1/IM の管理対象として登録します。

連携製品で、JP1 イベント発行を有効にする（連携製品の設定）

JP1/IM では JP1 イベントによりシステムを監視するため、各連携製品が JP1 イベントを発行するように、連携製品で設定します。

SNMP トラップ変換を設定する（JP1/Base の設定）

連携する製品がバージョン 8 以前の JP1/Cm2/SSO やバージョン 8 以前の JP1/Cm2/NNM の場合、JP1 イベントは発行せずに SNMP トラップを発行します。JP1/IM で監視できるように、SNMP トラップを JP1 イベントに変換するように、JP1/Base で設定します。

連携用プログラムをセットアップする（連携製品の設定）

監視ツリーの自動生成に対応している製品では、自動生成のときに定義情報を収集する機能（連携用プログラム）を、連携製品でセットアップします。

### 5.8.1 JP1/AJS との連携でのセットアップ

#### (1) システム監視オブジェクトで監視するためのセットアップ

JP1/AJS のシステム監視オブジェクトを使用するためには、JP1/AJS が JP1 イベントを発行するようにセットアップする必要があります。

連携のセットアップについては、次のマニュアルを参照してください。

## 5. セントラルスコープの設定

- JP1/AJS の説明

参照先：マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド」または「JP1/Automatic Job Management System 2 連携ガイド」の JP1/IM を使った監視の章

### (2) 監視ツリーを自動生成するためのセットアップ

JP1/AJS は、監視ツリーの自動生成に対応しています。自動生成の連携を有効にするには、連携用プログラムをセットアップします。

連携のセットアップについては、次のマニュアルもあわせて参照してください。

- JP1/AJS の説明

参照先：マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド」または「JP1/Automatic Job Management System 2 連携ガイド」の JP1/IM を使った監視の章

#### (a) JP1/AJS - Manager のホストの場合

1. JP1/AJS の連携用プログラムをセットアップする。

監視ツリーの自動生成をするときに、JP1/AJS から定義情報を収集できるようにするため、次のコマンドを実行します。

```
ajs_adapter_setup -i (自動生成の連携を有効にする場合)
```

上記のセットアップをしていない場合は、監視ツリーの自動生成をしても JP1/AJS の監視オブジェクトは生成されません。

また、次のコマンドを実行すると連携を解除することができます。

```
ajs_adapter_setup -u (自動生成の連携を解除する場合)
```

#### (b) JP1/AJS - Agent のホストの場合

JP1/AJS - Agent のホストでは、連携用プログラムのセットアップは不要です。JP1/AJS - Manager でセットアップをしておけば、セントラルスコープで監視ツリーの自動生成をしたときに収集するジョブネットの定義により、ジョブ実行ホストを抽出して自動的に監視ツリーにします。

## 5.8.2 JP1/Cm2/SSO との連携でのセットアップ

ここでは、バージョン 8 以前の JP1/Cm2/SSO と連携する場合のセットアップについて説明します。

### (1) システム監視オブジェクトで監視するためのセットアップ

バージョン 8 以前の JP1/Cm2/SSO と連携するには、JP1/Cm2/SSO がバージョン 8 以前の JP1/Cm2/NNM 経由で発行する SNMP トラップを JP1 イベントに変換して、それをセントラルスコープで監視できるように設定します。

連携のセットアップについては、次のマニュアルもあわせて参照してください。

- バージョン 8 以前の JP1/Cm2/SSO の説明  
参照先：マニュアル「JP1/Cm2/SNMP System Observer」
- バージョン 8 以前の JP1/Cm2/NNM の説明  
参照先：マニュアル「JP1/Cm2/Network Node Manager ネットワーク管理ガイド」
- SNMP トラップの JP1 イベントへの変換の説明  
参照先：マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のイベント変換機能の設定の説明

(a) JP1/Cm2/SSO のホストの場合

バージョン 8 以前の JP1/Cm2/SSO（およびバージョン 8 以前の JP1/Cm2/NNM）がインストールされているマネージャーでは、次のようにセットアップします。

1. JP1/Base の SNMP トラップ変換機能を設定する。

SNMP トラップを JP1 イベントに変換するため、JP1/Base の SNMP トラップ変換機能の設定をします。JP1/Base の SNMP トラップ変換機能の設定は、バージョン 8 以前の JP1/Cm2/NNM と連携する場合と同じです。

SNMP トラップ変換機能の設定手順については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のイベント変換機能の設定の章を参照してください。

設定手順の概要を次に示します。

- NNM と JP1/Base の連携を設定（imevtgw\_setup を実行）する
- NNM の URL を設定する
- JP1 イベントの送信先を設定する
- フィルター定義ファイル（snmpfilter.conf）を設定する

2. JP1/Base の SNMP トラップ変換機能のフィルター定義ファイルを編集する。

JP1/Base の SNMP トラップ変換機能のフィルター定義ファイル

（snmpfilter.conf）に、セントラルスコープで扱う SNMP トラップを変換するための設定を記述したサンプルファイル（snmpfilter\_im\_sample.conf）の内容を追加します。

ファイル名は次のとおりです。

- SNMP トラップ変換機能のフィルター定義ファイル

Windows の場合：

Base パス ¥conf¥evtgw¥snmpfilter.conf

UNIX の場合：

/etc/opt/jplbase/conf/evtgw/snmpfilter.conf

- セントラルスコープのサンプルファイル

Windows の場合：

Scope パス ¥conf¥snmpfilter\_im\_sample.conf

UNIX の場合：

/etc/opt/jplscope/conf/snmpfilter\_im\_sample.conf

### ! 注意事項

- サンプルファイルの行頭にある [+] は SNMP トラップのバリアブルバインディングを JP1 イベントに取り込む設定です。外さないでください。
- フィルター定義ファイルのサイズには制限があります。そのため、サンプルファイルの定義のうち、お客様の環境で監視対象とする SNMP トラップに関する定義だけをフィルター定義ファイルに追加してください。  
フィルター定義ファイルのサイズの制限については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

### 3. JP1/Cm2/SSO のデーモン動作定義ファイルを設定する。

バージョン 8 以前の JP1/Cm2/SSO のデーモン動作定義ファイル ( `ssoapmon.def` および `ssocolmng.def` ) の設定を編集し、SNMP トラップにセントラルスコープが必要とする情報を含まれるように設定します。

次の二つのファイルを設定してください。

#### • 設定するファイル

JP1/Cm2/SSO のインストール先フォルダ `¥conf¥ssoapmon.def`

#### • 設定内容

プロセス状態変更イベント発行 ( `threshold-event` ) の設定、およびバリアブルバインディングにソース名をとり込む ( `source-name` ) 設定をします。

```
threshold-event: on
```

```
source-name:      on
```

#### • 設定するファイル

JP1/Cm2/SSO のインストール先フォルダ `¥conf¥ssocolmng.def`

#### • 設定内容

リソースしきい値監視状態変更イベント発行の設定をします。

```
threshold-event: on
```

## (2) 監視ツリーを自動生成するためのセットアップ

バージョン 8 以前の JP1/Cm2/SSO は、監視ツリーの自動生成に対応しています。自動生成の連携を有効にするには、連携用プログラムをセットアップします。

連携のセットアップについては、次のマニュアルもあわせて参照してください。

- バージョン 8 以前の JP1/Cm2/SSO の説明  
参照先：マニュアル「JP1/Cm2/SNMP System Observer」
- バージョン 8 以前の JP1/Cm2/NNM の説明  
参照先：マニュアル「JP1/Cm2/Network Node Manager ネットワーク管理ガイド」
- SNMP トラップの JP1 イベントへの変換の説明  
参照先：マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のイベント変換機能の設定の説明

## (a) JP1/Cm2/SSO のホストの場合

## 1. JP1/Cm2/SSO の連携用プログラムをセットアップする。

監視ツリーの自動生成をするときに、バージョン 8 以前の JP1/Cm2/SSO から定義情報を収集できるようにするため、次のコマンドを実行します。

```
ssoimsetup -install (自動生成の連携を有効にする場合)
```

上記のセットアップをしていない場合は、監視ツリーの自動生成をしてもバージョン 8 以前の JP1/Cm2/SSO の監視オブジェクトは生成されません。

また、次のコマンドを実行すると連携を解除することができます。

```
ssoimsetup -uninstall (自動生成の連携を解除する場合)
```

なお、監視ツリーの自動生成で、バージョン 8 以前の JP1/Cm2/SSO の監視オブジェクトを自動生成するには、次の条件があります。

- バージョン 8 以前の JP1/Cm2/SSO の自動生成を行う場合には、SSO の [リソース収集条件設定][プロセス監視条件設定] 画面を閉じておく必要があります。画面を開いていると、SSO の定義情報取得に失敗します。
- バージョン 8 以前の JP1/Cm2/SSO の自動生成で取得する定義情報は、収集状態が「収集中」となっているリソース情報です。

### 5.8.3 JP1/PFM との連携でのセットアップ

#### (1) システム監視オブジェクトで監視するためのセットアップ

JP1/PFM のシステム監視オブジェクトを使用するには、JP1/PFM が JP1 イベントを発行するように、次の設定をしてください。また、JP1/PFM は、監視ツリーの自動生成に対応しています。自動生成の連携を有効にするには、連携用プログラムをセットアップしてください。

連携のセットアップについては、次のマニュアルもあわせて参照してください。

- JP1/PFM の説明

参照先：マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の JP1/IM との連携の説明

#### (a) JP1/PFM - Manager のホストの場合

JP1/PFM - Manager がインストールされているマネージャーでは、次のようにセットアップします。

## 1. JP1/PFM の JP1 イベント発行を有効にする。

アラームの定義の、コマンド実行のアクションで JP1 イベントを発行するように設定してください。

- JP1 イベントを発行する `jpcimevt` コマンドの引数で、設定している属性を外した

## 5. セントラルスコープの設定

り、属性値にデフォルトとは異なる値を入れたりすると、システム監視オブジェクトの状態を監視できなくなります。

- [ アラームレベルを重大度に設定する ] チェックボックスのチェックを外した場合、システム監視オブジェクトの状態を監視できなくなります。

### (2) 監視ツリーを自動生成するためのセットアップ

JP1/PFM は、監視ツリーの自動生成に対応しています。自動生成の連携を有効にするには、連携用プログラムをセットアップします。

連携のセットアップについては、次のマニュアルもあわせて参照してください。

- JP1/PFM の説明  
参照先：マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の JP1/IM との連携の説明

#### (a) JP1/PFM - Manager のホストの場合

JP1/PFM - Manager がインストールされているマネージャーでは、次のようにセットアップします。

##### 1. JP1/PFM の連携用プログラムをセットアップする。

監視ツリーの自動生成をするときに、JP1/PFM から定義情報を収集できるようにするため、次のコマンドを実行します。

```
jpcimsetup -i (自動生成の連携を有効にする場合)
```

上記のセットアップをしていない場合は、監視ツリーの自動生成をしても JP1/PFM の監視オブジェクトは生成されません。

また、次のコマンドを実行すると連携を解除することができます。

```
jpcimsetup -u (自動生成の連携を解除する場合)
```

## 5.8.4 JP1/Cm2/NNM との連携でのセットアップ

ここでは、バージョン 8 以前の JP1/Cm2/NNM と連携する場合のセットアップについて説明します。JP1/IM - EG for NNMi を使用して JP1/Cm2/NNMi と連携する場合のセットアップについては、マニュアル「JP1/Integrated Management - Event Gateway for Network Node Manager i」を参照してください。

### (1) システム監視オブジェクトで監視するためのセットアップ

バージョン 8 以前の JP1/Cm2/NNM と連携するには、JP1/Cm2/NNM が発行する SNMP トラップを JP1 イベントに変換して、それをセントラルスコープで監視できるように設定します。

連携のセットアップについては、次のマニュアルもあわせて参照してください。

- バージョン 8 以前の JP1/Cm2/NNM の説明

参照先：マニュアル「JP1/Cm2/Network Node Manager ネットワーク管理ガイド」

- SNMP トラップの JP1 イベントへの変換の説明

参照先：マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のイベント変換機能の設定の説明

(a) JP1/Cm2/NNM のホストの場合

バージョン 8 以前の JP1/Cm2/NNM がインストールされているマネージャーでは、次のようにセットアップします。

1. JP1/Base の SNMP トラップ変換機能を設定する。

SNMP トラップを JP1 イベントに変換するため、JP1/Base の SNMP トラップ変換機能の設定をします。JP1/Base の SNMP トラップ変換機能の設定は、バージョン 8 以前の JP1/Cm2/SSO と連携する場合と同じです。

SNMP トラップ変換機能の設定手順については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のイベント変換機能の設定の章を参照してください。

設定手順の概要を次に示します。

- NNM と JP1/Base の連携を設定 (imevtgw\_setup を実行) する
- NNM の URL を設定する
- JP1 イベントの送信先を設定する
- フィルター定義ファイル (snmpfilter.conf) を設定する

2. JP1/Base の SNMP トラップ変換機能のフィルター定義ファイルを編集する。

JP1/Base の SNMP トラップ変換機能のフィルター定義ファイル

(snmpfilter.conf) に、セントラルスコープで扱う SNMP トラップを変換するための設定を記述したサンプルファイル (snmpfilter\_im\_sample.conf) の内容を追加します。

ファイル名は次のとおりです。

- SNMP トラップ変換機能のフィルター定義ファイル

Windows の場合：

Base パス ¥conf¥evtgw¥snmpfilter.conf

UNIX の場合：

/etc/opt/jp1base/conf/evtgw/snmpfilter.conf

- セントラルスコープのサンプルファイル

Windows の場合：

Scope パス ¥conf¥snmpfilter\_im\_sample.conf

UNIX の場合：

/etc/opt/jp1scope/conf/snmpfilter\_im\_sample.conf

### ! 注意事項

- サンプルファイルの行頭にある「+」は SNMP トラップのバリアブルバインディングを JP1 イベントに取り込む設定です。外さないでください。
- フィルター定義ファイルのサイズには制限があります。そのため、サンプルファイルの定義のうち、お客様の環境で監視対象とする SNMP トラップに関する定義だけをフィルター定義ファイルに追加してください。  
フィルター定義ファイルのサイズの制限については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

## 5.8.5 JP1/NETM/DM との連携でのセットアップ

### (1) システム監視オブジェクトで監視するためのセットアップ

JP1/NETM/DM のシステム監視オブジェクトを使用するには、JP1/NETM/DM が JP1 イベントを発行するように設定をしてください。

連携のセットアップについては、次のマニュアルもあわせて参照してください。

- JP1/NETM/DM の説明  
参照先：マニュアル「JP1/NETM/DM 構築ガイド (Windows(R) 用)」

#### (a) JP1/NETM/DM Manager のホストの場合

JP1/NETM/DM Manager がインストールされているマネージャーでは、次のようにセットアップします。

1. JP1/NETM/DM で JP1 イベント発行を有効にする。  
JP1/NETM/DM セットアップ画面を起動し、イベントサービスパネルを選択して [ イベントサービス機能を使用する ] チェックボックスをチェックしてください。  
セントラルスコープと連携を行う場合は [ サーバダウンイベント ] チェックボックスと [ 指令エラー終了 ] チェックボックスをチェックしてください。

## 5.8.6 JP1/SCIM との連携でのセットアップ

### (1) システム監視オブジェクトで監視するためのセットアップ

JP1/SCIM のシステム監視オブジェクトを使用するには、JP1/SCIM が JP1 イベントを発行するように設定をしてください。

連携のセットアップについては、次のマニュアルもあわせて参照してください。

- JP1/SCIM の説明  
参照先：マニュアル「JP1/Security Integrated Manager」

## (a) JP1/SCIM のホストの場合

JP1/SCIM がインストールされているマネージャーでは、次のようにセットアップします。

## 1. JP1/SCIM で統合管理連携をする。

JP1/SCIM の管理者画面を起動し、[ システムメンテナンス ] 画面の [ コンフィグレーション ] ページで [ 統合管理連携 ] に「あり」を設定してください。

## 5.8.7 JP1/PAM との連携でのセットアップ

### (1) システム監視オブジェクトで監視するためのセットアップ

JP1/PAM のシステム監視オブジェクトを使用するには、JP1/PAM が JP1 イベントを発行するように設定をしてください。

連携のセットアップについては、次のマニュアルもあわせて参照してください。

- JP1/PAM の説明

参照先：マニュアル「JP1/Performance Management - Analysis」

## (a) JP1/PA - Manager のホストの場合

JP1/PA - Manager がインストールされているマネージャーでは、次のようにセットアップします。

## 1. JP1/PAM の JP1 イベント発行を有効にする。

JP1/PAM の JP1 イベント発行定義ファイル ( pamjplev.conf ) を次のように設定してください。

- 設定するファイル

pamjplev.conf

- 設定内容

JP1 イベント発行の有無 ( jplevt\_flag ), およびイベントごとの JP1 イベント発行の有無 ( metricNW など ) に Y を設定します。イベントごとの JP1 イベント発行の有無については、すべて Y を設定してください。

```
jplevt_flag=Y
```

```
metricNW=Y
```

```
:
```

## 5.8.8 Cosminexus との連携でのセットアップ

### (1) システム監視オブジェクトで監視するためのセットアップ

Cosminexus のシステム監視オブジェクトを使用するには、Cosminexus 側で次の設定してください。

## 5. セントラルスコープの設定

- JP1 イベントの発行設定

JP1/IM で Cosminexus のシステム環境を監視するには、Cosminexus で JP1 イベントを発行するよう、設定する必要があります。

また、JP1/IM - View から Cosminexus の運用管理ポータル画面を表示するには、Cosminexus が提供する Cosminexus モニタ起動コマンドおよび設定ファイルを使って、モニタ起動の設定をする必要があります。

連携のセットアップについては、次のマニュアルもあわせて参照してください。

- Cosminexus の説明

参照先：マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ V8 システム構築・運用ガイド」

### (2) 監視ツリーを自動生成するためのセットアップ

監視ツリーの自動生成により Cosminexus と連携する場合は、Cosminexus 側で次の設定してください。

- アダプタコマンドのセットアップ

JP1/IM で Cosminexus のシステム環境の情報を収集するには、Cosminexus が提供する Cosminexus アダプタコマンド (mngsvr\_adapter\_setup) によってセットアップを行う必要があります。

連携のセットアップについては、次のマニュアルもあわせて参照してください。

- Cosminexus の説明

参照先：マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ V8 システム構築・運用ガイド」

#### 注意事項

JP1/IM で Cosminexus のシステム環境の情報を収集し、監視するには、次のことに注意してください。

- 自動生成で業務指向ツリーを作成する場合、運用管理サーバと J2EE サーバ (J2EE アプリケーション) が稼働する業務サーバを JP1/IM のシステム構成に含める必要があります。
- 自動生成でサーバ指向ツリーを作成する場合、運用管理サーバと業務サーバすべてを JP1/IM のシステム構成に含める必要があります。

## 5.8.9 HiRDB との連携でのセットアップ

### (1) システム監視オブジェクトで監視するためのセットアップ

HiRDB のシステム監視オブジェクトを使用するには、HiRDB が出力するイベントを、JP1 イベントとして JP1/IM に通知するように設定をしてください。

連携のセットアップについては、次のマニュアルもあわせて参照してください。

- HiRDB の説明

JP1/IM へのイベント通知

参照先：マニュアル「HiRDB Version 8 システム導入・設計ガイド  
(Windows(R) 用)」

参照先：マニュアル「HiRDB Version 8 システム導入・設計ガイド (UNIX(R)  
用)」

JP1/IM へのイベント通知の設定詳細

参照先：マニュアル「HiRDB Version 8 システム定義 (Windows(R) 用)」

参照先：マニュアル「HiRDB Version 8 システム定義 (UNIX(R) 用)」

## 5.8.10 JP1/ServerConductor との連携でのセットアップ

### (1) システム監視オブジェクトで監視するためのセットアップ

JP1/ServerConductor のシステム監視オブジェクトを使用するには、JP1/ServerConductor が検知したアラートを、JP1 イベントとして JP1/IM に通知するように設定してください。

連携のセットアップについては、次のマニュアルもあわせて参照してください。

- JP1/ServerConductor の説明

参照先：マニュアル「JP1/Server Conductor/Blade Server Manager 系 システム管理者ガイド」

## 5.8.11 JP1/IM - Central Information Master との連携でのセットアップ

### (1) 監視ツリーを自動生成するためのセットアップ

JP1/IM - Central Information Master と連携して監視ツリー（システム構成ツリー）を自動生成する場合、セントラルスコープ、JP1/IM - Central Information Master 両方で連携用のセットアップをする必要があります。また、JP1/IM - Central Information Master の管理している情報から自動生成した監視ツリーと、セントラルスコープの監視範囲にずれがあった場合は、補正する必要があります。

#### (a) セントラルスコープのホストの場合

情報収集先の JP1/IM - Central Information Master が JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）と同一ホストで動作していない場合は、通常のセットアップ作業のほか、次に示す設定をする必要があります（同一ホストで動作する場合は設定不要です）。

1. CM ホスト定義ファイル (jcs\_atc\_cm\_host.conf) をテキストエディターで編集する。

## 5. セントラルスコープの設定

この定義ファイルの「ATC\_CM\_HOST」パラメーターに JP1/IM - Central Information Master のホスト名を指定します。

2. `jcs_atc_cm_host.conf` ファイルを引数に `jbssetcnf` コマンドを実行して、定義内容を反映する。
3. JP1/IM - Manager を再起動する。または `jco_spmd_reload` コマンドを実行する。定義した内容が有効になります。
  - JP1/IM - Central Information Master のホスト指定  
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「CM ホスト定義ファイル (`jcs_atc_cm_host.conf`)」(2. 定義ファイル)

### (b) JP1/IM - Central Information Master のホストの場合

1. JP1/IM - Central Information Master の連携用プログラムのセットアップ  
監視ツリーの自動生成をするときに、JP1/IM - Central Information Master から定義情報を収集できるようにするため、次のコマンドを実行します。  
`jcm_adapter_setup -i` (自動生成の連携を有効にする場合)  
なお、次のコマンドを実行すると連携を解除することができます。  
`jcm_adapter_setup -u` (自動生成の連携を解除する場合)

### (c) 監視範囲の補正

自動生成で生成された監視ツリー内にセントラルスコープの監視範囲にない監視オブジェクトがある場合には、その監視オブジェクトの扱いをどのようにするかを決める必要があります (マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「11.2.1(1) 注意事項」参照)。

セントラルスコープの監視対象外の監視オブジェクトを監視しない場合

1. 監視ツリーを自動生成後、監視対象外の監視オブジェクトを削除する。

セントラルスコープの監視対象外の監視オブジェクトを監視する場合

1. 監視対象外の監視オブジェクト (= 実際のアプリケーションプログラム) の稼働ホストで JP1 イベントの転送先にセントラルスコープのホストを追加する。  
JP1 イベントの転送先に JP1/IM - Manager (セントラルスコープ) のホストを追加してください。
  - JP1 イベントの転送設定  
参照先：マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のイベントサービス環境の設定の章

## 5.9 監視オブジェクト作成例

---


監視オブジェクトを手動で作成する例について説明します。

### 5.9.1 システム監視オブジェクトの作成例（JP1/AJS のジョブネット監視）

JP1/AJS のジョブネット「AJSROOT:/Group1/ 受注処理」の実行状態を監視するシステム監視オブジェクトを作成する例を示します。

## 5. セントラルスコープの設定

図 5-17 システム監視オブジェクトの作成例



1. [ 新規監視ノード作成 ] 画面を開く。  
次のどれかの操作により画面を開いてください。
  - 監視グループを選択し、右クリックしてポップアップメニューから [ 新規監視ノード作成 ] を選択する。
  - 監視グループを選択し、メニューバーから [ 編集 ] - [ 新規監視ノード作成 ] を選択する。
  - 詳細表示領域から画面を開く場合は、監視ノード非選択状態で右クリックし、ポップアップメニューから [ 新規監視ノード作成 ] を選択する。

なお、監視ノードが一つもない場合は、メニューバー、または監視ツリー領域の右ク

リックで表示されるポップアップメニューから操作をしてください。

2. 監視ノード名を入力し、監視ノード種別で [ ジョブネット監視 (AJS) ] を選択する。  
[ 新規監視ノード作成 ] 画面で次の項目を設定します。
  - 監視ノード名  
任意の名称を指定します。
  - 監視ノード種別  
[ ジョブネット監視 (AJS) ] を選択します。
3. 監視ノードの基本情報を設定する。  
[ 基本情報設定 ] 画面で次のように設定します。

表 5-5 監視ノードの基本情報の設定例

監視ノード属性名	入力する属性値 (例)	説明
ジョブ実行ホスト	agt+svr1	ジョブ実行先のホストです。ジョブを実行する JP1/AJS エージェント名を入力します。
発行元イベントサーバ	mgr+svr1	JP1 イベントを発行するホストです。JP1/AJS の場合、JP1/AJS マネージャー名を入力します。
登録名	AJSROOT:/Group/ 受注処理	登録名は完全名を入力します。完全名は次の形式で記述します。ジョブグループ名は省略できます。スケジューラサービス名 : / ジョブグループ名 1 / ジョブグループ名 2 / ... / ジョブネット名

4. 監視オブジェクトが作成される。  
JP1/AJS のジョブネット「AJSROOT:/Group/ 受注処理」の実行状態を監視する監視オブジェクトが作成されます。

## 5.9.2 汎用監視オブジェクトの作成例 ( JP1/Cm2/SSO による CPU 監視 )

バージョン 8 以前の JP1/Cm2/SSO の CPU 監視など、監視ツリーの自動生成でサポートしていない対象を監視したい場合には、監視オブジェクトを手動で作成する必要があります。

### (1) 前提知識

バージョン 8 以前の JP1/Cm2/SSO のように SNMP トラップを出力する製品を JP1/IM で監視する場合、まず、SNMP トラップを JP1 イベントに変換する必要があります。これは、セントラルスコープが JP1 イベントの属性名と属性値をキーにして、監視オブジェクトを監視しているためです。

JP1/Base の SNMP トラップ変換機能を使うことで、SNMP トラップを JP1 イベントに変換できます。SNMP トラップ変換機能を使えば、SNMP の各フィールドを JP1 イベントの属性にマッピングすることができます。

## 5. セントラルスコープの設定

変換後の JP1 イベントの属性と、SNMP トラップの各フィールドの対応を次の表に示します。

表 5-6 JP1 イベントの属性と SNMP トラップの各フィールドの対応

変換後の JP1 イベント		変換対象の SNMP トラップ	
基本属性		メッセージ	PDU Type
拡張属性	共通情報	SEVERITY	specific trap
		-	-
	固有情報	SNMP_OID	Enter prise
		SNMP_DATE	timestamp
		SNMP_SOURCE	agent address
		SNMP_SEVERITY	specific trap
		SNMP_URL	-
		SNMP_VARBIND_RESULT	-
		SNMP_VARBIND_NUM	-
		SNMP_VARBIND 1	バリアブルバインディングの Data1 の値
		SNMP_VARBIND 2	バリアブルバインディングの Data2 の値
		(省略)	(省略)
SNMP_VARBIND 28	バリアブルバインディングの Data28 の値		

(凡例)

- :メッセージの固有情報に該当する情報がない

なお、SNMP トラップ変換機能の詳細については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

### (2) 監視オブジェクト作成前の確認


CPU 監視をする監視オブジェクトを作成する前に、次の 2 点を確認してください。

- エージェントでバージョン 8 以前の JP1/Cm2/SSO の設定が完了していて、マネージャーに JP1 イベントが送信されている。  
セントラルコンソールの [ イベントコンソール ] 画面で、バージョン 8 以前の JP1/Cm2/SSO の CPU 監視のイベントが表示されていることを確認してください。
- バージョン 8 以前の JP1/Cm2/SSO の CPU 監視をするエージェントで、セントラルスコープとの連携の設定が完了している。

セントラルスコープの監視ツリーの自動生成で、「SSO 監視」の監視オブジェクトが生成され、JP1 イベントの受信によって状態が変わることを確認してください。

### (3) 監視オブジェクトの作成 (CPU の監視)

図 5-18 汎用監視オブジェクトの作成



作成手順を次に示します。

1. [監視ツリー (編集)] 画面で、[編集] - [新規監視ノード作成] を選択する。  
[新規監視ノード作成] 画面が表示されます。
2. 次の内容を入力して、[OK] ボタンをクリックする。

## 5. セントラルスコープの設定

表 5-7 監視ノード名と監視ノード種別の設定内容

設定項目	設定内容
監視ノード名	任意の名称を入力します。 管理しやすい名称にすることをお勧めします。この例では、「CPU 利用率監視 (SSO)」と入力します。
監視ノード種別	「監視オブジェクト」をラジオボタンで選択し、「汎用オブジェクト」をリストボックスから選択します。

監視ツリーに、監視オブジェクト「CPU 利用率監視 (SSO)」が追加されます。

### (4) 監視オブジェクトの設定 (CPU の監視)

図 5-19 汎用監視オブジェクトの設定 (状態変更条件の追加 その1)

1. 監視ノードに状態変更条件を追加する


2. 条件名 (任意の名称) を入力する

3. [警戒] を選択する

4. 共通条件を選択する  
[リソース警戒のイベント (SSO)]

5. 属性名および属性値を入力し、  
[追加] をクリックする

図 5-20 汎用監視オブジェクトの設定（状態変更条件の追加 その2）



設定手順を次に示します。

- 作成した監視オブジェクト（「CPU 利用率監視（SSO）」）を選択し、[ 編集 ] - [ プロパティ ] を選択する。  
[ プロパティ ] 画面が表示されます。
- [ 状態変更条件 ] ページを選択し、[ 追加 ] ボタンをクリックする。  
[ 状態変更条件設定 ] 画面が表示されます。
- [ 状態変更条件設定 ] 画面で条件設定する。  
JP1/IM - Manager が、どのような JP1 イベントを受信したときに、監視ノードの状態を変更するかを設定します。  
状態変更条件を入力後、[ OK ] ボタンをクリックします（[ OK ] ボタンをクリックすると [ 状態変更条件 ] ページへ戻ります）。続けて状態変更条件を入力する場合は、再度 [ 追加 ] ボタンをクリックし、[ 状態変更条件設定 ] 画面で条件を入力します。  
状態変更条件は、次のように設定します。

表 5-8 状態変更条件の設定例

条件名（任意の名称）	状態	共通条件
CPU 利用率警戒のイベント (SSO)	警戒	リソース警戒のイベント (SSO)
CPU 利用率エラーのイベント (SSO)	エラー	リソースエラーのイベント (SSO)

それぞれの条件での個別条件は次のように設定します。個別条件を追加するときは、一つの個別条件を入力するごとに [ 追加 ] を選択してください。

## 5. セントラルスコープの設定

表 5-9 状態変更条件（個別条件）の設定例

監視ノード属性名	属性名	属性値（例）	条件
カテゴリ名	E.SNMP_VARBIND2	SSO	と一致する
グループ名	E.SNMP_VARBIND3	コンピュータ	と一致する
リソース名	E.SNMP_VARBIND4	CPU 利用率 <sup>1</sup>	と一致する
イベント発行元ホスト	E.SNMP_VARBIND11	mgr-svr1 <sup>2</sup>	ホスト名比較
ホスト名	E.SNMP_VARBIND12	agt-srv1 <sup>3</sup>	ホスト名比較

注 1 バージョン 8 以前の JP1/Cm2/SSO で監視対象となっているリソース名を設定します。

- CPU 監視の場合：CPU 利用率
- メモリー監視の場合：メモリー使用率

注 2 イベント発行ホスト名を設定します。gethostname で取得したホスト名です。hostname コマンドで表示されるホスト名の形式で指定してください。

注 3 監視先ホスト名を設定します。gethostbyaddr で取得したホスト名です。DNS が設定されている場合は、ホスト名に DNS の suffix が付加された名称を指定してください。DNS が設定されていない場合は、hosts ファイルに書かれているホスト名の形式で指定してください。

4. [状態変更条件] ページでの設定が完了したら、[OK] ボタンをクリックする。

サーバのツリーを更新して、監視ツリーに作成した監視ノードが追加されているか確認してください。

バージョン 8 以前の JP1/Cm2/SSO のリソース名「CPU 利用率」の状態を監視する監視オブジェクトは、システム監視オブジェクト「カテゴリ監視 (SSO)」を利用して作ることもできます。カテゴリ監視 (SSO) のシステム監視オブジェクト作成後、不足している個別条件をすべての状態変更条件に追加してください。

### ! 注意事項

バージョン 8 以前の JP1/Cm2/SSO を監視するには、エージェントの JP1/Cm2/SSO および JP1/Base をバージョン 7 またはバージョン 8 にする必要があります。

エージェントの JP1/Cm2/SSO、JP1/Base がバージョン 6 の場合は、監視することはできませんが、自動での情報収集ができないため、これまでの手順に加えて多くの手作業が発生します。このため、推奨しません。

なお、JP1/Cm2/SSO の製品名称は、バージョン 7 は JP1/PFM/SSO、バージョン 6 は JP1/SSO です。

### 5.9.3 汎用監視オブジェクトの作成例（HiRDB の監視）

ここでは、バージョン 6 の HiRDB を監視するための監視オブジェクトの作成および設定手順について説明します。なお、監視オブジェクトの状態変更条件には、HiRDB が出力するメッセージロギイベント（JP1/SES イベント：0x00010C03）を利用すると仮定

します。


#### 参考

HiRDB のバージョンが 07-02 以降の場合は、JP1/SES イベントでなく JP1 イベントを出力できます（HiRDB 側で出力設定が別途必要）。この場合は、セントラルスコープが提供するシステム監視オブジェクトを使って HiRDB 用の監視オブジェクトを作成してください。

### (1) 監視オブジェクト（HiRDB 監視）の作成

1. [監視ツリー]画面から [オプション] - [ツリー編集] を選択する。  
[監視ツリー（編集）]画面が表示されます。
2. [ファイル] - [ツリーを開く] を選択する。  
HiRDB の監視オブジェクトを追加する監視ツリーを開きます。
3. [ツリー表示領域] で HiRDB の監視オブジェクトを追加したい場所を選択する。
4. [編集] - [新規ノード作成] を選択する。  
[新規監視ノード作成]画面が表示されます。

図 5-21 [新規監視ノード作成]画面



[新規監視ノード作成]画面の設定内容は次のとおりです。

表 5-10 [新規監視ノード作成]画面の設定内容

設定項目	設定内容
監視ノード名	任意の名称を入力します。 管理しやすい名称にすることをお勧めします。この例では、「HiRDB 監視」と入力しています。
監視ノード種別	「監視オブジェクト」をラジオボタンで選択し、「汎用オブジェクト」をリストボックスから選択します。

5. [OK] ボタンをクリックする。  
監視ツリーに、監視オブジェクト「HiRDB 監視」が追加されます。

### (2) 監視オブジェクト（HiRDB 監視）の設定


#### (a) 監視オブジェクトの基本情報を設定する

1. 新規作成した監視オブジェクトを選択する。

## 5. セントラルスコープの設定

2. [編集] - [プロパティ] を選択する。  
[プロパティ] 画面が表示されます。
3. [基本情報] ページを選択する。

図 5-22 [基本情報] ページ



[基本情報] ページの設定内容は次のとおりです。

表 5-11 [基本情報] ページの設定内容

設定項目	設定内容
監視ノード属性名	任意の名称を入力します。 「ホスト名」など、イメージしやすい名称を入力しておくことをお勧めします。
監視ノード属性値	任意の値を入力します。監視ノード属性名として入力した名称に対応する値を入力します。 監視ノード属性名としてホスト名と入力した場合、それに対応する値として hostname コマンドで表示されるホスト名、または製品を連想しやすい値を入力します。ここでは HiRDB を連想しやすい値として、「dbserver」と入力しています。

ここで指定した監視ノードの基本情報は、監視ノードを検索する際の検索条件に指定することができます。なお、基本情報は監視オブジェクトの状態遷移には影響しません。


4. [追加] ボタンをクリックする。  
監視オブジェクトに、基本情報が設定されます。

### (b) 監視オブジェクトの状態変更条件を設定する

1. 新規作成した監視オブジェクトを選択する。
2. [編集] - [プロパティ] を選択する。  
[プロパティ] 画面が表示されます。


3. [状態変更条件] ページを選択する。

図 5-23 [状態変更条件] ページ



4. [追加] ボタンをクリックする。  
[状態変更条件設定] 画面が表示されます。

図 5-24 [状態変更条件設定] 画面



[状態変更条件設定] 画面の設定内容は次のとおりです。

表 5-12 [状態変更条件設定] 画面の設定内容

設定項目	設定内容
条件名	条件名を設定します。
状態	イベントを受信した場合に、監視オブジェクトが遷移する状態をリストボックスから選択します。

## 5. セントラルスコープの設定

設定項目	設定内容
共通条件	発生元製品，発生事象を特定するための情報を設定します。 詳細は，以降で説明します。
個別条件	発生場所を特定するための情報を設定します。 詳細は，以降で説明します。

5. 条件名，状態，共通条件および個別条件を入力したら，[ OK ] ボタンをクリックする。

### 共通条件の設定

共通条件には，発生元製品，発生事象を特定するための情報を設定します。

- [ 共通条件設定 ] ボタンをクリックする。  
[ 共通条件設定 ] 画面が表示されます。
- [ 追加 ] ボタンをクリックする。  
[ 共通条件詳細設定 ] 画面が表示されます。

図 5-25 [ 共通条件詳細設定 ] 画面

[ 共通条件詳細設定 ] 画面の設定内容は次のとおりです。

表 5-13 [ 共通条件詳細設定 ] 画面の設定内容

設定項目	設定内容
共通条件名	共通条件の名称を指定します。
メッセージ	JP1 イベント（ここでは JP1/SES イベント）のメッセージを指定します。特定のメッセージだけを監視対象としたい場合に指定します。HiRDB の場合、HiRDB が出力する JP1/SES イベントのメッセージ情報を指定します。例えば、「KFPS01222-I」と入力し、右側のリストボックスで「から始まる」を選択することにより、HiRDB のログスワップメッセージだけを監視対象にできます。
イベント ID	監視をする JP1 イベント（ここでは JP1/SES イベント）のイベント ID を指定します。HiRDB のように JP1/SES イベントを発行する製品の場合は、監視したい JP1/SES イベントの基本コード（00010C03）を指定します。

- [ OK ] ボタンをクリックする。  
[ 共通条件設定 ] 画面に戻ります。
- [ 閉じる ] ボタンをクリックする。  
[ 共通変更条件設定 ] 画面に戻ります。
- 作成した共通条件を選択する。  
作成した共通条件がリストボックスに追加されています。作成した共通条件を選択してください。

### 個別条件の設定

個別条件には、障害発生ホスト名など、事象の発生個所を特定するための条件を設定します。

- 属性名および属性値を入力し、[ 追加 ] ボタンをクリックする。  
個別条件が追加されます。個別条件を追加する回数、上記手順を繰り返してください。  
個別条件の設定内容は次のとおりです。

表 5-14 個別条件の設定内容

属性名	属性値	説明
B.SOURCESERVER	observer	属性名には、イベントを通知する事象の発生元（ホスト）を絞り込むため、B.SOURCESERVER を入力します。 属性値には、HiRDB のシステムマネージャーが稼働するホスト名を指定します。

## 5. セントラルスコープの設定

属性名	属性値	説明
B.MESSAGE	HiRDB のサーバ名	<p>イベント情報として製品個別のメッセージ情報が出力される場合は、そのメッセージ情報を基に絞り込みます。</p> <p>メッセージ中に事象の発生個所を特定する情報が含まれることがあるためです（HiRDB が出力するメッセージログイベントなどが該当）。</p> <p>メッセージ中の情報を基に、事象の発生個所を特定したい場合には、属性名として B.MESSAGE を入力し、属性値として絞り込みができるキーワードを入力します。</p> <p>例えば、HiRDB のログスワップのメッセージには、HiRDB のサーバ名が含まれるため、属性名に B.MESSAGE、属性値に HiRDB のサーバ名を入力し、リストボックスで「正規表現」を選択することにより、特定の HiRDB のサーバで発生したログスワップだけを監視対象とすることができます。</p> <p>なお、B.MESSAGE を設定する場合には、監視対象外のメッセージが条件に一致しないように注意してください。</p>

なお、状態変更条件に JP1/SES イベントの詳細情報を指定することはできません。

### (c) 編集した監視ツリーの更新

編集した監視ツリーを更新して、監視に使えるようにします。

1. [監視ツリー（編集集中）] 画面で、[ファイル] - [サーバのツリーを更新] を選択する。

HiRDB の監視ノードがセントラルスコープの監視オブジェクト DB に追加されます。

## 5.9.4 汎用監視オブジェクトの作成例（JP1/Cm2/SSO による Cosminexus 業務のリソース監視）

Cosminexus で定義した J2EE アプリケーションおよび一部の論理サーバは、バージョン 8 以前の JP1/Cm2/SSO を使って稼働性能を監視することができます。

セントラルスコープでは、Cosminexus およびバージョン 8 以前の JP1/Cm2/SSO とともにセットアップコマンドによる連携（監視ツリーの自動生成）ができるため、次の条件を満たす場合は、JP1/Cm2/SSO で監視している J2EE アプリケーションおよび論理サーバのリソース状態変化により発行される JP1 イベントを監視する監視オブジェクト（汎用オブジェクト）を自動生成できます（Cosminexus + JP1/Cm2/SSO 連携）。

自動生成の条件

- Cosminexus のバージョンが 06-00 以降、JP1/Cm2/SSO のバージョンがバージョン 7 またはバージョン 8（バージョン 7 の JP1/Cm2/SSO の製品名称は JP1/PFM/SSO）
- 連携製品がセットアップ済みである（Cosminexus、JP1/Cm2/SSO）

- JP1/IM 連携用セットアップコマンドが実行済みである ( Cosminexus , JP1/Cm2/SSO )
- バージョン 8 以前の JP1/Cm2/SSO で , Cosminexus で定義した J2EE アプリケーションまたは論理サーバを監視している
- 監視ツリーの自動生成で「業務指向ツリー」を生成 ( サーバ指向ツリーでは生成されない )

Cosminexus + JP1/Cm2/SSO 連携で自動生成できる監視オブジェクトを次の表に示します。

表 5-15 Cosminexus + SSO 連携で自動生成できる監視オブジェクト

監視オブジェクト名	説明	監視単位
J2EE サーバリソース監視 (SSO)	Cosminexus の J2EE サーバのリソース状況を監視する監視オブジェクト。J2EE サーバリソースに関するイベント発行を契機に状態が変化する。	J2EE サーバ
CTM リソース監視 (SSO)	Cosminexus の CTM のリソース状況を監視する監視オブジェクト。CTM に関するイベント発行を契機に状態が変化する。	CTM
SFO リソース監視 (SSO)	Cosminexus の SFO のリソース状況を監視する監視オブジェクト。SFO に関するイベント発行を契機に状態が変化する。	SFO
J2EE アプリケーションリソース監視 (SSO)	Cosminexus の J2EE アプリケーションのリソース状況を監視する監視オブジェクト。J2EE アプリケーションに関するイベント発行を契機に状態が変化する。	J2EE アプリケーションサーバ

注 重要度が「warning」以上の SNMP トラップが監視オブジェクトの監視対象イベントになります。

自動生成の条件に一致しない Cosminexus 環境のリソース状況を監視したい場合には、ユーザーは手動で監視オブジェクトを作成する必要があります。

以降、手動で監視オブジェクトを作成する方法について説明します。なお、以降の説明では、次表に示す Cosminexus の J2EE サーバ、CTM、SFO、および J2EE アプリケーションのリソース状況を監視すると仮定して説明します。

表 5-16 監視対象となる Cosminexus のサーバ、アプリケーション情報

監視対象種別	監視オブジェクト名	設定項目	設定値
J2EE サーバ	J2EE サーバリソース監視 (SSO)	ドメイン名	DefaultDomain
		論理サーバ名	J2EE_SV1

## 5. セントラルスコープの設定

監視対象種別	監視オブジェクト名	設定項目	設定値
		バージョン 8 以前の JP1/Cm2/SSO マネージャー名 (イベント発行元ホスト名)	HostA
		論理サーバが稼働するホスト名 (ホスト名)	HostB
CTM	CTM リソース監視 (SSO)	ドメイン名	DefaultDomain
		論理サーバ名	CTM_SV1
		バージョン 8 以前の JP1/Cm2/SSO マネージャー名 (イベント発行元ホスト名)	HostA
		論理サーバが稼働するホスト名 (ホスト名)	HostB
SFO	SFO リソース監視 (SSO)	ドメイン名	DefaultDomain
		論理サーバ名	SFO_SV1
		バージョン 8 以前の JP1/Cm2/SSO マネージャー名 (イベント発行元ホスト名)	HostA
		論理サーバが稼働するホスト名 (ホスト名)	HostB
J2EE アプリケーション	J2EE アプリケーションリソース監視 (SSO)	ドメイン名	DefaultDomain
		論理サーバ名	J2EE_SV1
		バージョン 8 以前の JP1/Cm2/SSO マネージャー名 (イベント発行元ホスト名)	HostA
		論理サーバが稼働するホスト名 (ホスト名)	HostB

上記表に示したサーバ、アプリケーションのリソース状態を監視する監視オブジェクトを作成する場合、幾つかの項目はユーザーが入力する必要があります。ユーザーが監視条件として入力する項目、値を次の表に示します。なお、ユーザーが入力するのは、次表の下線を引いた個所です。

表 5-17 監視条件として入力する必要がある項目、値

監視オブジェクト種別	入力画面	監視ノード属性名	属性名	監視ノード属性値	条件
J2EE サーバリソース監視 (SSO)	[基本情報設定]画面	カテゴリ名	E.SNMP_VARBIN D2	COSMINEXUS	と一致する
		イベント発行元ホスト	E.SNMP_VARBIN D11	HostA <sup>1</sup>	ホスト名比較
		ホスト名	E.SNMP_VARBIN D12	HostB <sup>1</sup>	ホスト名比較
	[状態変更条件設定]画面	リソースグループ名	E.SNMP_VARBIN D3	サーバ	と一致する
		インスタンス名	E.SNMP_VARBIN D6	^DefaultDomain:J2EE_SV1(:.* \$) <sup>2</sup>	正規表現
CTM リソース監視 (SSO)	[基本情報設定]画面	カテゴリ名	E.SNMP_VARBIN D2	COSMINEXUS	と一致する
		イベント発行元ホスト	E.SNMP_VARBIN D11	HostA <sup>1</sup>	ホスト名比較
		ホスト名	E.SNMP_VARBIN D12	HostB <sup>1</sup>	ホスト名比較
	[状態変更条件設定]画面	リソースグループ名	E.SNMP_VARBIN D3	スケジューラ (CTM)	と一致する
		インスタンス名	E.SNMP_VARBIN D6	^DefaultDomain:CTM_SV1(:.* \$) <sup>2</sup>	正規表現
SFO リソース監視 (SSO)	[基本情報設定]画面	カテゴリ名	E.SNMP_VARBIN D2	COSMINEXUS	と一致する
		イベント発行元ホスト	E.SNMP_VARBIN D11	HostA <sup>1</sup>	ホスト名比較
		ホスト名	E.SNMP_VARBIN D12	HostB <sup>1</sup>	ホスト名比較
	[状態変更条件設定]画面	インスタンス名	E.SNMP_VARBIN D6	^DefaultDomain:SFO_SV1(:.* \$) <sup>2</sup>	正規表現

## 5. セントラルスコープの設定



監視オブジェクト種別	入力画面	監視ノード属性名	属性名	監視ノード属性値	条件
J2EE アプリケーションリソース監視 (SSO)	[基本情報設定]画面	カテゴリー名	E.SNMP_VARBIN D2	<u>COSMINEXUS</u>	と一致する
		イベント発行元ホスト	E.SNMP_VARBIN D11	<u>HostA</u> <sup>1</sup>	ホスト名比較
		ホスト名	E.SNMP_VARBIN D12	<u>HostB</u> <sup>1</sup>	ホスト名比較
	[状態変更条件設定]画面	インスタンス名	<u>E.SNMP_VARBIN D6</u>	<u>^DefaultDomain:J2EE_SV1:API(.* \$. 2</u>	<u>正規表現</u>

注 1 ホスト名については、Cosminexus で使用しているホスト名とバージョン 8 以前の JP1/Cm2/SSO で使用しているホスト名の対応づけができるようあらかじめ設定しておく必要があります。

注 2 インスタンス名(サブリソース名)については、マニュアル「JP1/Performance Management/SNMP System Observer 拡張リソース管理編」の JP1/PFM/SSO for Application Server のリソースと取得する MIB オブジェクトの説明を参照してください。

J2EE サーバリソース監視 (SSO) の設定手順を次に示します。なお、ほかの CTM リソース監視 (SSO)、SFO リソース監視 (SSO) および J2EE アプリケーションリソース監視 (SSO) については、手順 7 で入力する値が異なるだけであるため、省略します (手順 7 で入力する値を、「表 5-16 監視対象となる Cosminexus のサーバ、アプリケーション情報」を参考に読み替えてください)。

図 5-26 J2EE サーバリソース監視 (SSO) の監視オブジェクト作成手順 (手順 1 ~ 4)

JP1/IM - Viewの画面	手順
	<p>手順1: [監視ツリー(編集集中)]画面での操作</p> <p>上位ノードとなる監視グループを選択し、右クリックしてポップアップメニューから[新規監視ノード作成]を選択する。</p>
	<p>手順2: [新規監視ノード作成]画面での操作</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>監視ノード名を入力する。 監視ノード名には、どの論理サーバを監視しているかわかるように、「&lt;種別&gt;&lt;論理サーバ名&gt;監視 (SSO)」と入力します。 例: J2EEサーバ J2EE_SV1監視 (SSO)</li> <li>監視ノード種別は「カテゴリ監視 (SSO)」を選択する。</li> </ul>
	<p>手順3: [基本情報設定]画面での操作</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>カテゴリ名に「COSMINEXUS」を入力する。</li> <li>イベント発行元ホストにJP1/Cm2/SSOのマネージャーホスト名を入力する。 例: HostA</li> <li>ホスト名に論理サーバが稼働するホスト名を入力する 例: HostB</li> </ul>
	<p>手順4</p> <p>[OK]ボタンをクリックし、[監視ツリー(編集集中)]画面に戻る。</p>

## 5. セントラルスコープの設定

図 5-27 J2EE サーバリソース監視 (SSO) の監視オブジェクト作成手順 (手順 5 ~ 8)

JP1/IM - Viewの画面	手順
	<p>手順5: [監視ツリー (編集集中)]画面での操作</p> <p>手順1~手順4で作成した監視オブジェクトを選択し、右クリックしてポップアップメニューから[プロパティ]を選択する。</p>
	<p>手順6: [プロパティ]画面での操作</p> <p>[状態変更条件]タブを選択し、「リソース警戒のイベント (SSO)」を選択する。次に[編集]ボタンをクリックする。</p>
	<p>手順7: [状態変更条件設定]画面での操作</p> <p>表5-16を参考にして、不足している監視条件を追加する。*</p> <p>注※ 種別ごとに追加する監視条件が異なります。</p> <p>例: J2EE サーバリソース監視 (SSO) の場合</p> <p>E_SNMPP_VARBIND3 サーバ</p> <p>E_SNMPP_VARBIND6 ^DefaultDomain:J2EE_SV1 (:.*\$)</p>
	<p>手順8</p> <p>[追加]ボタンをクリックしたときに「KAVB6083-W」のメッセージが表示されるので、[はい]をクリックする。</p>

図 5-28 J2EE サーバリソース監視 (SSO) の監視オブジェクト作成手順 (手順 9 ~ 12)

JPI/IM - Viewの画面	手順
	<p>手順9: [状態変更条件設定]画面での操作</p> <p>続けてほかの条件を追加する (以降, 手順8のダイアログは表示されない)。</p>
	<p>手順10</p> <p>[OK]ボタンをクリックし, [状態変更条件設定]画面を終了する。</p>
	<p>手順11: [プロパティ]画面での操作</p> <p>手順7, 手順9および手順10の操作を「リソースエラーのイベント (SSO)」についても繰り返し行い, 監視条件を追加する。</p>
	<p>手順12: [プロパティ]画面での操作 (任意設定)</p> <p>[基本情報]タブを選択し, 監視ノードの属性名と属性値を入力する*。</p> <p>注※入力した内容は状態遷移条件には影響しませんが, 監視ノードを検索する場合の条件として利用できます。例では検索しやすいようにインスタンス名は「&lt;ドメイン名&gt;:&lt;論理サーバ名&gt;」としています (自動生成の場合に設定される値と同じ形式)。また, J2EEアプリケーションの場合は, 「&lt;ドメイン名&gt;:&lt;論理サーバ名&gt;:&lt;J2EEアプリケーション名&gt;」となります。</p> <p>[適用]ボタンまたは[OK]ボタンをクリックし, 設定を終了する。</p>



設定終了後, 監視ツリーに反映 ([サーバのツリーを更新]を実行)



# 6

## クラスタシステムでの運用と環境構築

JP1/IM - Manager は、クラスタシステムでの運用に対応しています。JP1/IM - Manager をクラスタ運用することにより、サーバ障害などが発生しても実行系から待機系に処理を引き継ぎ、システム統合管理を継続することができます。

この章では、JP1/IM - Manager のクラスタ運用およびセットアップ方法について説明します。

なお、この機能については、ご使用になるクラスタソフトに JP1/IM - Manager が対応していることをご確認の上、ご使用ください。

---

### 6.1 クラスタ運用の概要

---

### 6.2 クラスタ運用の環境設定 (Windows の場合)

---

### 6.3 クラスタ運用の環境設定 (UNIX の場合)

---

### 6.4 クラスタ運用時の注意事項

---

### 6.5 非クラスタシステムでの論理ホストの運用と環境構築

---


## 6.1 クラスタ運用の概要

JP1/IM - Manager は、クラスタシステムでの運用に対応しています。JP1/IM - Manager をクラスタ運用することにより、サーバ障害などが発生した場合でも実行系から待機系に処理を引き継いで、システム運用管理を継続することができます。

なお、クラスタシステムとは、これまで JP1 のマニュアルで「系切り替えシステム」と呼ばれていたものと同じです。

クラスタシステムで JP1/IM - Manager を運用する場合は、次のような構成で運用します。

図 6-1 クラスタシステムでの JP1/IM の構成例



ここでは、JP1/IM - Manager のクラスタシステムでの運用について、クラスタシステムの概要から JP1/IM - Manager の機能について順に説明します。

JP1/IM - Manager をクラスタ運用する場合、JP1/IM - Manager と JP1/Base を同じ論理ホスト環境で実行する必要があります。

JP1/Base のクラスタ運用については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のクラスタシステムで運用する場合の設定に関する説明を参照してください。


なお、この節では高可用性（HA：High Availability）の実現を目的としたクラスタシステムについて説明します。負荷分散などを目的としたクラスタシステムについては説明しません。

### 6.1.1 クラスタシステムの概要

クラスタシステムは処理を実行する実行系サーバと、障害が発生したときに処理を引き継げるように待機している待機系サーバで構成します。障害発生時は、実行系から待機系に処理を引き継いで業務の停止を防ぎ、可用性を向上させることができます。この障害時に処理を引き継ぐことを「フェールオーバー」といいます。

クラスタシステム全体を制御するソフトウェアを「クラスタソフト」といいます。クラスタソフトは、システムが正常に動作しているかを監視し、異常を検知した場合にはフェールオーバーを行って業務が止まることを防ぎます。

図 6-2 正常時、フェールオーバー後のアクセス



JP1/IM・Managerのようなアプリケーションがフェールオーバーできるようにするには「論理ホスト」で運用します。論理ホストは、クラスタソフトに制御された、フェールオーバーする際の単位となる論理的なサーバのことです。論理ホストは、ホスト名として「論理ホスト名」を使い、実行系から待機系に引き継ぎができる「共有ディスク」と「論理IPアドレス」を持ちます。論理ホストで実行するアプリケーションは、共有ディスクにデータを格納し、論理IPアドレスで通信することによって、物理的なサーバに依存せずに、フェールオーバーして実行することができます。

JP1/IM・Managerを、クラスタシステムの論理ホスト環境で運用することを「クラスタ運用」といいます。

### 参考

---

#### 「論理ホスト」という用語

このマニュアルではフェールオーバーの単位を意味する用語として「論理ホスト」を使いますが、クラスタソフトやアプリケーションによっては「グループ」や「パッケージ」などの用語が使われています。クラスタソフトのマニュアルなどを参照し、対応する用語を確認してください。

---

なお、フェールオーバーの単位となる論理的なサーバを論理ホストというのに対して、物理的なサーバを「物理ホスト」といいます。物理ホストが使うホスト名 (`hostname` コマンドを実行したときに表示されるホスト名) を「物理ホスト名」、物理ホスト名に対応した IP アドレスを「物理 IP アドレス」といいます。また、ディスクは「ローカルディスク」を使います。これらはサーバ固有のものであり、ほかのサーバに引き継ぐことはできません。

### 6.1.2 クラスタ運用の前提条件

JP1/IM・Manager は、クラスタシステムでは論理ホスト環境で動作し、フェールオーバーに対応します。論理ホスト環境で実行する場合の JP1/IM・Manager の前提条件は、共有ディスクや論理 IP アドレスの割り当て・削除・動作監視がクラスタソフトによって正常に制御されていることです。

#### ！ 注意事項

JP1/IM・Manager がサポートしているクラスタソフトであっても、システム構成や環境設定によってはここで説明する前提条件を満たさない場合があります。前提条件を満たすよう、システム構成や環境設定を検討してください。

---

#### (1) 論理ホスト環境の前提条件

JP1/IM・Manager を論理ホスト環境で実行する場合、論理 IP アドレスと共有ディスクについて、次に示す前提条件があります。

表 6-1 論理ホスト環境の前提条件

論理ホストの構成要素	前提条件
共有ディスク	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 実行系から待機系へ引き継ぎ可能な共有ディスクが使用できること。</li> <li>• JP1 を起動する前に、共有ディスクが割り当てられること。</li> <li>• JP1 を実行中に、共有ディスクの割り当てが解除されないこと。</li> <li>• JP1 を停止したあとに、共有ディスクの割り当てが解除されること。</li> <li>• 共有ディスクが、不当に複数のノードから使用されないよう制御されていること。</li> <li>• システムダウン等でファイルが消えないよう、ジャーナル機能を持つファイルシステムなどでファイルを保護すること。</li> <li>• フェールオーバーしてもファイルに書き込んだ内容が保証されて引き継がれること。</li> <li>• フェールオーバー時に共有ディスクを使用中のプロセスがあっても、強制的にフェールオーバーができること。</li> <li>• 共有ディスクの障害を検知した場合の回復処置はクラスタソフトなどが制御し、回復処置を JP1 が意識する必要がないこと。回復処置の延長で JP1 の起動や停止が必要な場合は、クラスタソフトから JP1 に起動や停止の実行要求をすること。</li> </ul>
論理 IP アドレス	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 引き継ぎ可能な論理 IP アドレスを使って通信できること。</li> <li>• 論理ホスト名から論理 IP アドレスが一意に求められること。</li> <li>• JP1 を起動する前に、論理 IP アドレスが割り当てられること。</li> <li>• JP1 を実行中に、論理 IP アドレスが削除されないこと。</li> <li>• JP1 を実行中に、論理ホスト名と論理 IP アドレスの対応が変更されないこと。</li> <li>• JP1 を停止したあとに、論理 IP アドレスが削除されること。</li> <li>• ネットワーク障害を検知した場合の回復処置はクラスタソフトなどが制御し、JP1 が回復処理を意識する必要がないこと。また、回復処置の延長で JP1 の起動や停止が必要な場合は、クラスタソフトから JP1 に起動や停止の実行要求をすること。</li> </ul>

上記の条件が満たされていない場合は、JP1 の動作に問題が起きることがあります。例えば、次のような問題が発生します。

- 実行系で書き込んだデータが、フェールオーバーした時に壊れてしまう場合  
JP1 でエラー・データ消失・起動失敗などの問題が発生し、正常に動作できません。
- LAN ボード障害が発生しても回復処理がされない場合  
クラスタソフトなどの制御によって LAN ボードが切り替えられるか、または他サーバへフェールオーバーするまで、通信エラーが発生し JP1 は正常に動作できません。

## (2) 物理ホスト環境の前提条件

JP1/IM・Manager を論理ホストで運用するクラスタシステムでは、各サーバの物理ホスト環境が次に示す前提条件を満たしている必要があります。

## 6. クラスタシステムでの運用と環境構築

表 6-2 物理ホスト環境の前提条件

物理ホストの構成要素	前提条件
サーバ本体	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 台以上のサーバ機によるクラスタ構成になっていること。</li><li>• 実行する処理に応じた CPU 性能があること。 (例えば、論理ホストを多重起動する場合などに、対応できる CPU 性能があること)</li><li>• 実行する処理に応じた実メモリー容量があること。 (例えば、論理ホストを多重起動する場合などに、対応できる実メモリー容量があること)</li></ul>
ディスク	<ul style="list-style-type: none"><li>• システムダウンなどでファイルが消えないよう、ジャーナル機能を持つファイルシステムなどでファイルを保護すること。</li></ul>
ネットワーク	<ul style="list-style-type: none"><li>• 物理ホスト名 (hostname コマンドの結果) に対応する IP アドレスで通信が可能なこと。 (クラスタソフトなどにより通信ができない状態に変更されないこと)</li><li>• JP1 の動作中に、ホスト名と IP アドレスの対応が変更されないこと。 (クラスタソフトやネームサーバなどによって変更がされないこと)</li><li>• Windows の場合、ホスト名に対応した LAN ボードがネットワークのバインド設定で最優先になっていること。 (ハートビート用などほかの LAN ボードが優先になっていないこと)</li></ul>
OS, クラスタソフト	<ul style="list-style-type: none"><li>• JP1 がサポートするクラスタソフトおよびバージョンであること。</li><li>• JP1 およびクラスタソフトが前提とするパッチやサービスパックが適用済みであること。</li><li>• フェールオーバーしても同じ処理ができるよう、各サーバの環境が適切に設定されていること。</li></ul>
サービス	<ul style="list-style-type: none"><li>• リモート監視構成の場合、JP1/Base のログファイルトラップサービスが起動していること。</li></ul>

### 注

クラスタソフトによっては、物理ホスト名 (hostname コマンドで表示されるホスト名) に対応する IP アドレスで通信ができなくなる構成の場合があります。この場合、物理ホスト環境の JP1 は動作できません。論理ホスト環境の JP1 だけを使用してください。

### (3) JP1 がサポートする範囲

クラスタシステムで論理ホストの JP1 を運用する場合、JP1 が制御する範囲は、JP1 自身の動作だけです。論理ホスト環境 (共有ディスクおよび論理 IP アドレス) の制御、および JP1 の起動や停止の契機はクラスタソフトの制御に依存します。

前述の論理ホスト環境および物理ホスト環境の前提条件が満たされていない、または論理ホスト環境の制御に問題がある場合は、JP1 の動作に発生した問題もサポートの対象外となります。この場合は、論理ホスト環境を制御しているクラスタソフトや OS で問題に対処してください。

### (4) 物理ホスト名

物理ホスト名は、IM データベースを使用する場合、半角英数字、\_、-、/、.(ピリオド)

ド), および@で構成される 32 文字以内の文字列で指定してください。

### (5) 論理ホスト名

論理ホスト名を指定する場合、次の点について確認してください。

- `hosts` ファイルやネームサーバに設定されていて、TCP/IP 通信ができること。
- DNS 運用のときは、FQDN 形式でないホスト名を使用できること。
- 前提である JP1/Base で扱える論理ホスト名であること。詳細については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。
- IM データベースを使用するときは、半角英数字、および半角ハイフン(-)で構成される 32 文字以内の文字列であること。

## 6.1.3 クラスタシステムでの JP1/IM の構成

クラスタシステムで JP1/IM・Manager を運用するには、クラスタソフトの制御により論理ホストの JP1/IM・Manager および JP1/Base を実行し、フェールオーバーに対応します。このときの JP1/IM の構成は次のようになります。

### (1) クラスタ運用での JP1/IM の構成の概要

表 6-3 クラスタシステムでの JP1/IM の構成

製品名	クラスタシステムでの JP1/IM の構成
JP1/IM・View	<ul style="list-style-type: none"> <li>• JP1/IM・View から JP1/IM・Manager に接続するときは、論理 IP アドレスあてに接続します。</li> <li>• JP1/IM・View 自身は物理ホスト環境で動作します。</li> </ul>
JP1/IM・Manager	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 論理ホスト環境で動作することができます。</li> <li>• クラスタソフトに登録することで、フェールオーバーに対応します。</li> <li>• クラスタソフトに登録するときは、前提リソースとして論理 IP アドレスと共有ディスクが必要です。</li> <li>• 共有ディスクに定義情報を格納し、フェールオーバー時に引き継ぎます。</li> <li>• 一つのサーバで複数の論理ホストを実行できます。このため、アクティブ・スタンバイ構成だけでなく、アクティブ・アクティブ構成のクラスタシステムでも運用できます。</li> <li>• JP1/IM・Manager は前提製品 JP1/Base と同じ論理ホストで実行します。</li> </ul>

### (2) 共有ディスク上のファイル構成

論理ホスト環境の JP1/IM・Manager をセットアップすると、共有ディスク上に次のファイルが作成されます。これらは、論理ホストで JP1/IM・Manager を実行するために必要なファイルです。

## 6. クラスタシステムでの運用と環境構築

### (a) Windows の場合

表 6-4 共有ディスク上のファイル構成 (Windows)

機能	共有ファイルの種別	フォルダ名
セントラルコンソール	定義ファイル	共有フォルダ ¥jplcons¥conf¥
	ログファイル	共有フォルダ ¥jplcons¥log¥
	一時ファイル	共有フォルダ ¥jplcons¥tmp¥
	履歴ファイル	共有フォルダ ¥jplcons¥operation¥
セントラルスコープ	定義ファイル	共有フォルダ ¥jplsscope¥conf¥
	ログファイル	共有フォルダ ¥jplsscope¥log¥
	一時ファイル	共有フォルダ ¥jplsscope¥tmp¥
	データベース	共有フォルダ ¥jplsscope¥database¥
IM 構成管理	定義ファイル	共有フォルダ ¥JP1IMM¥conf¥imcf¥
	ログファイル	共有フォルダ ¥JP1IMM¥log¥imcf¥
	一時ファイル	共有フォルダ ¥JP1IMM¥tmp¥
	IM 構成のデータおよびプロファイルのデータ	共有フォルダ ¥JP1IMM¥data¥imcf¥
IM データベース	データベース	共有ディスク上のユーザーが指定したフォルダ ¥imdb

注 インシデント登録サービスおよび関連イベント発行サービスの処理が履歴として出力されません。

### (b) UNIX の場合

表 6-5 共有ディスク上のファイル構成 (UNIX)

機能	共有ファイルの種別	ディレクトリ名
セントラルコンソール	定義ファイル	共有ディレクトリ /jplcons/conf/
	ログファイル	共有ディレクトリ /jplcons/log/
	一時ファイル	共有ディレクトリ /jplcons/tmp/
	履歴ファイル	共有ディレクトリ /jplcons/operation/
セントラルスコープ	定義ファイル	共有ディレクトリ /jplsscope/conf/
	ログファイル	共有ディレクトリ /jplsscope/log/
	一時ファイル	共有ディレクトリ /jplsscope/tmp/
	データベース	共有ディレクトリ /jplsscope/database/

機能	共有ファイルの種別	ディレクトリ名
IM 構成管理	定義ファイル	共有ディレクトリ /jplimm/conf/ imcf/
	ログファイル	共有ディレクトリ /jplimm/log/ imcf/
	一時ファイル	共有ディレクトリ /jplimm/tmp/
	IM 構成のデータおよびプロファイルのデータ	共有ディレクトリ /jplimm/data/ imcf/
IM データベース	データベース	共有ディスク上のユーザーが指定したディレクトリ /imdb

注 インシデント登録サービスおよび関連イベント発行サービスの処理が履歴として出力されます。

### (3) JP1/IM - Manager のサービスおよびプロセス

クラスタ運用での JP1/IM - Manager は、論理ホストのサービスまたはプロセスを実行します。

#### (a) Windows の場合

論理ホスト環境の JP1/IM - Manager をセットアップすると、次のサービスが Windows に登録されます。このサービスをクラスタソフトに登録して実行します。

表 6-6 JP1/IM - Manager のサービス (Windows)

表示名称	サービス名
JP1/Console_ 論理ホスト名	JP1_Console_ 論理ホスト名
JP1/IM-Manager DB Cluster Service_ 論理ホスト名 <sup>1</sup>	HiRDBEmbeddedEdition_JM <n> <sup>2</sup>

注 1

IM データベースを使用する場合に登録されます。

注 2

<n> は 0 ~ 9 の数字です。この数字は、クラスタセットアップ情報ファイルで LOGICALHOSTNUMBER に指定した値と一致します。詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「クラスタセットアップ情報ファイル (jimdbclustersetupinfo.conf)」(2. 定義ファイル)を参照してください。

表示名称の欄は、[コントロールパネル] - [管理ツール] - [サービス] で表示される名前です。また、クラスタソフトからサービスを net コマンド (net start や net stop) で制御する場合は、この名前を net コマンドに指定します。

サービス名の欄は、次に示すクラスタソフトに登録する場合の名前です。これを MSCS

## 6. クラスタシステムでの運用と環境構築

または WSFC の「サービス名」の設定項目に指定します。

- Windows Server 2003 の場合  
MSCS ( Microsoft(R) Cluster Service )
- Windows Server 2008 の場合  
WSFC ( Windows Server(R) Failover Cluster )

### (b) UNIX の場合

論理ホストの JP1/IM - Manager を実行すると、論理ホストに対応したプロセスが動作します。

プロセス名は、引数に論理ホスト名が付加された名称になります。プロセス名については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「付録 B プロセス一覧」を参照してください。

### (4) 通信方式

論理ホストの JP1/IM - Manager をセットアップすると、JP1/IM - Manager の通信方式を IP バインド方式と呼ぶ方式に設定します。IP バインド方式に変更するのは、論理ホストと物理ホストの両方の環境が対象です。

通信方式には、IP バインド方式と ANY バインド方式の 2 種類があります。これは、通信するときに使用する IP アドレスを、内部処理で割り当て (バインド) をする方法をきめます。


通信方式については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」の JP1/Base の通信方式に関する説明を参照してください。JP1/IM - Manager は、JP1/Base と同じ通信方式で通信をします。

### (5) 共通定義情報の設定

論理ホストの JP1/IM - Manager をセットアップすると、共通定義情報に、論理ホスト用の設定情報が設定されます。

共通定義情報とは、JP1 の設定情報を格納するデータベースで、JP1/Base が管理しています。設定情報のデータは、各サーバのローカルディスク上に、次のような形式で格納されています。

図 6-3 共通定義情報



共通定義情報は、物理ホスト（JP1\_DEFAULT）および論理ホストごとに分かれて格納されています。物理ホストおよび論理ホスト単位に、`jbssetcnf` コマンドで設定し、`jbsgetcnf` コマンドで読み出します。

論理ホストの共通定義情報は、各サーバで同じ内容になるようにします。セットアップ時および設定変更時は、設定をした実行系サーバの共通定義情報を、待機系サーバへコピーして設定します。

なお、共通定義情報は、JP1/IM - Manager、JP1/Base、JP1/AJS、および JP1/Power Monitor（06-02以降）が設定情報を格納するために使用しています。

## 6.2 クラスタ運用の環境設定（Windows の場合）

クラスタ運用に対応するための JP1/IM - Manager の環境設定について説明します。

### 6.2.1 環境設定の流れ

セットアップの作業の流れを示します。

図 6-4 セットアップ作業の流れ（既存の論理ホスト環境をバージョンアップする場合）





図 6-5 セットアップ作業の流れ（新規に環境設定する場合）



注※ 物理ホストでJP1/IM-Managerを起動する場合に設定します。

## 6.2.2 論理ホストのインストール・セットアップ

JP1/IM - Manager の論理ホストのインストールおよびセットアップについて説明します。なお、同じ論理ホストにJP1/Baseをセットアップする必要がありますので、あわせて説明します。

作業を始める前に、クラスタシステムについて次の情報を確認してください。

表 6-7 論理ホストのインストール・セットアップ前の確認 (Windows)

確認項目	説明
論理ホスト名	JP1 を実行する論理ホストのホスト名
論理 IP アドレス	論理ホスト名に対応する IP アドレス
共有フォルダ	論理ホストの JP1 の実行環境ファイル一式を格納する共有ディスク上のフォルダ

また、これらが「6.1.2 クラスタ運用の前提条件」を満たしていることを確認してください。

確認ができたなら、インストール・セットアップを始めます。

なお、論理ホスト名は、英大文字・英小文字を区別します。論理ホスト名には、JP1/Base で設定した論理ホスト名を英大文字・英小文字を含めて正確に指定してください。誤った論理ホスト名を指定し、論理ホストのインストール・セットアップを行ってしまった場合は、IM データベースと論理ホストを削除してから、再度、論理ホストのインストール・セットアップを行ってください。IM データベースと論理ホストの削除については、「6.2.5 IM データベースと論理ホストの削除」を参照してください。

## (1) インストール

実行系サーバ、待機系サーバそれぞれのローカルディスク上に JP1/IM・Manager および JP1/Base をインストールしてください。バージョンアップする場合は、インストールする前に設定情報とデータベースのバックアップをしてください。バックアップの方法は、過去のバージョンのマニュアルを参照してください。

1. JP1/Base をインストールする。
2. JP1/IM - Manager をインストールする。

実行系サーバ・待機系サーバとも、同じ名称のドライブおよびフォルダにインストールしてください。

また、共有ディスク上には、インストールしないでください。

## (2) バージョンアップ時のセットアップ

以前のバージョンの JP1/IM・Manager で設定した論理ホスト環境をバージョンアップする場合、次の手順でセットアップをしてください。新規に環境設定する場合は、「6.2.2(3) 物理ホスト環境のセットアップ」から「6.2.2(6) 論理ホスト(待機系)のセットアップ」までを参照してください。

### (a) 実行系のセットアップ

セントラルスコープの機能を使用する場合は、手順 6 から手順 8 が必要になります。セントラルスコープの機能を使用しない場合は、手順 6 から手順 8 を飛ばしてください。

1. JP1/IM - Manager を停止する。  
物理ホスト環境，論理ホスト環境すべての JP1/IM - Manager を停止してください。
2. JP1/Base の論理ホスト環境のセットアップをする。  
JP1/Base をバージョンアップした場合には，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のインストール・アンインストール時の注意事項の説明を参照し，セットアップをしてください。JP1/Base をバージョンアップしなかった場合にはセットアップの必要はありません。
3. 共有ディスクが使用可能なことを確認する。
4. jp1cohaverup コマンドを実行する。  
jp1cohaverup -h 論理ホスト名
5. イベント取得フィルターの位置をイベント基盤サービスに変更する場合は jcochafmode コマンドを実行する。  
jcochafmode -h 論理ホスト名
6. ディスクの空き容量を確認する。  
JP1/IM - Manager をバージョンアップするには，共有フォルダ ¥JP1Scope¥database¥ 下のディスク容量分の空き容量が，ハードディスクに必要です。
7. jp1cshaverup.bat コマンドを実行する。  
jp1cshaverup.bat -h 論理ホスト名 -w 作業フォルダ
8. jbssetcnf コマンドを実行する。  
次に示す機能の有効，無効は旧バージョンの JP1/IM - Manager またはセントラルスコープの設定に依存します。
  - 対処済み連動機能
  - 状態変更イベントの上限監視
 機能を無効から有効にしたい場合，次の表に示すファイルを引数に jbssetcnf コマンドを実行してください。

表 6-8 機能を有効にするための設定ファイル

ファイル名	説明
action_complete_on.conf	対処済み連動機能を有効にするためのファイルです。
evhist_warn_event_on.conf	監視オブジェクトの状態変更イベント件数が上限値（100件）を超えた際に，JP1 イベントを発行する機能を有効にするためのファイルです。

9. 共通定義情報を退避する。  
jbsgetcnf -h 論理ホスト名 > 共通定義情報退避ファイル名

## 6. クラスタシステムでの運用と環境構築

### (b) 待機系のセットアップ

1. JP1/IM - Manager を停止する。  
物理ホスト環境、論理ホスト環境すべての JP1/IM - Manager を停止してください。
2. 実行系で退避した共通定義情報退避ファイルを待機系にコピーする。  
FTP など任意の方法でコピーしてください。
3. 共通定義情報を設定する。  
jbssetcnf 共通定義情報退避ファイル名

### (3) 物理ホスト環境のセットアップ

各サーバで、JP1/Base および JP1/IM - Manager の物理ホスト環境のセットアップをしてください。

1. JP1/Base の物理ホスト環境のセットアップをする。
2. JP1/IM - Manager の物理ホスト環境のセットアップをする。

JP1/Base のセットアップ手順については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/IM - Manager のセットアップ手順は、クラスタ運用ではない場合と同じ手順です。「1. インストールとセットアップ (Windows の場合)」を参照してください。なお、物理ホストの JP1/IM - Manager を使わない場合は、セットアップの必要はありません。

### (4) 論理ホスト環境 (実行系) のセットアップ

#### (a) セットアップの前準備

1. JP1/IM と JP1/Base のサービスが停止していることを確認する。  
物理ホストおよびすべての論理ホストの、JP1/IM と JP1/Base のサービスが停止していることを確認してください。JP1/IM - MO を使用している場合は、接続元の JP1/IM - MO の JP1/IM - Message Optimizer サービスも停止してください。
2. 共有ディスクが使用可能なことを確認する。

#### (b) JP1/Base のセットアップ

1. JP1/Base の論理ホスト (実行系) をセットアップする。  
手順の詳細については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。
2. JP1/Base のコマンド実行環境を設定する。  
詳細については、「1.16 コマンド実行環境の設定」を参照してください。

#### (c) JP1/IM - Manager のセットアップ

JP1/IM - Manager (セントラルコンソール) の設定

1. JP1/IM - Manager (セントラルコンソール) の論理ホストの設定画面を起動する。


Console パス ¥bin¥jplcohasetup.exe を実行すると、次の画面が表示されます。

図 6-6 論理ホストの設定画面（実行系）



2. [ 実行系論理ホストの設定 ] ボタンをクリックする。  
次の画面が表示されます。

図 6-7 論理ホストの設定画面（実行系）



論理ホスト名と、ファイルフォルダを指定します。

- 論理ホスト名  
JP1/Base で作成した論理ホスト名が表示されますので、選択します。
- ファイルフォルダ  
共有ディスク上のフォルダを指定してください。「指定したフォルダ名 ¥jplcons¥」フォルダ下に、論理ホストの JP1/IM - Manager のファイル一式が作成されます。

設定したら [ 次へ ] ボタンをクリックします。

3. 設定内容を確認する。  
次の画面が表示されます。

図 6-8 論理ホストの設定画面（実行系）



設定内容を確認してください。設定内容が正しければ、[完了] ボタンをクリックしてください。

続けて、フェールオーバー時に適切に動作するように、論理ホストの JP1/IM-Manager（セントラルコンソール）の環境設定をカスタマイズします。

#### 4. 自動アクションの再実行の設定をする。

次のコマンドを実行して、フェールオーバー時の自動アクション再実行について設定をします。

```
jcoimdef -r { EXE | OUTPUT | OFF } -h 論理ホスト名
```

フェールオーバー時に次の状態となっているアクションに対する動作を設定できません。

- 送信待機
- 送信待機（キャンセル中）
- 送信待機（キャンセル失敗）
- 送信中
- 送信中（キャンセル中）
- 送信中（キャンセル失敗）
- キューイング
- キューイング（キャンセル中）
- キューイング（キャンセル失敗）
- 実行中
- 実行中（キャンセル中）
- 実行中（キャンセル失敗）

EXE を指定するとアクションを再実行し、OUTPUT を指定するとアクションの一覧をファイルに出力し、OFF を指定すると処理を行いません。システム設計時の検討内容に従って設定してください。この設定は任意です。

jcoimdef コマンドについては、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoimdef」(1. コマンド) を参照してください。

### JP1/IM - Manager ( セントラルスコープ ) の設定

JP1/IM - Manager ( セントラルスコープ ) を使用する場合の設定手順です。なお、表示される設定画面は、タイトルバーに Central Scope と表示される以外は、JP1/IM - Manager ( セントラルコンソール ) の場合と同じです。

1. JP1/IM - Manager ( セントラルスコープ ) の論理ホストの設定画面を起動する。  
Scope パス ¥bin¥jplcshasetup.exe を実行する。
2. [ 実行系論理ホストの設定 ] ボタンをクリックする。  
[ 実行系論理ホストの設定 ] 画面で、論理ホスト名と、ファイルフォルダを指定します。
  - 論理ホスト名  
JP1/Base で作成した論理ホスト名が表示されますので、選択します。
  - ファイルフォルダ  
共有ディスク上のフォルダを指定してください。「指定したフォルダ名 ¥jplscope¥」フォルダ下に、論理ホストの JP1/IM - Manager のファイル一式が作成されます。

設定したら [ 次へ ] ボタンをクリックします。
3. 設定内容を確認する。  
確認画面が表示されますので、設定内容を確認してください。設定内容が正しければ、[ 完了 ] ボタンをクリックしてください。

### JP1/IM - Manager ( IM 構成管理 ) の設定

JP1/IM - Manager ( IM 構成管理 ) を使用する場合の設定手順です。なお、表示される設定画面は、タイトルバーに Configuration Management と表示される以外は、JP1/IM - Manager ( セントラルコンソール ) の場合と同じです。

1. JP1/IM - Manager ( IM 構成管理 ) の論理ホストの設定画面を起動する。  
Manager パス ¥bin¥imcf¥jplcfhasetup.exe コマンドを実行します。
2. [ 実行系論理ホストの設定 ] ボタンをクリックする。  
[ 実行系論理ホストの設定 ] 画面で、論理ホスト名と、ファイルフォルダを指定します。
  - 論理ホスト名  
JP1/Base で作成した論理ホスト名が表示されますので、選択します。
  - ファイルフォルダ  
共有ディスク上のフォルダを指定してください。「指定したフォルダ名 ¥jplimm¥」フォルダ下に、論理ホストの JP1/IM - Manager のファイル一式が作成されます。

設定したら [ 次へ ] ボタンをクリックします。
3. 設定内容を確認する。  
確認画面が表示されますので、設定内容を確認してください。設定内容が正しければ、[ 完了 ] ボタンをクリックしてください。

### JP1/IM - Manager (IM データベース) の設定

JP1/IM - Manager (IM データベース) を使用する場合の設定手順です。統合監視 DB を使用して JP1 イベントを管理したり, IM 構成管理 DB を使用してシステムの階層構成 (IM 構成) を管理したりするためには, IM データベースを構築する必要があります。

1. クラスタセットアップ情報ファイルを編集する。

IM データベースを構築するために必要なデータベース領域のサイズやデータベース格納ディレクトリの情報を記述したクラスタセットアップ情報ファイルを準備します。

クラスタセットアップ情報ファイルに指定する論理ホスト名には, JP1/Base で設定した論理ホスト名を, 大文字・小文字を含めて正確に指定してください。JP1/Base のセットアップについては, 「(b) JP1/Base のセットアップ」を参照してください。クラスタセットアップ情報ファイルの設定内容については, マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「クラスタセットアップ情報ファイル (jimdbclustersetupinfo.conf)」(2. 定義ファイル) を参照してください。

2. jcodbsetup コマンドを実行し, 統合監視 DB を作成する。

```
jcodbsetup -f クラスタセットアップ情報ファイル名 -h 論理ホスト名 -c  
online [-q]
```

引数により, クラスタセットアップ情報ファイル名, 論理ホスト名, セットアップ種別, 処理の継続を確認するメッセージの表示の有無を指定します。

- クラスタセットアップ情報ファイル名 (-f オプション)

手順 1. で作成したクラスタセットアップ情報ファイル名を指定します。

- 論理ホスト名 (-h オプション)

実行系サーバでセットアップした論理ホスト名を指定します。

論理ホスト名には, JP1/Base で設定した論理ホスト名を, 大文字・小文字を含めて正確に指定してください。JP1/Base のセットアップについては, 「(b) JP1/Base のセットアップ」を参照してください。

- セットアップ種別 (-c オプション)

実行系ホストのセットアップ種別 (online) を指定します。

「online」を指定する場合は, 共有ディスクをマウントし, 論理ホストと通信できる状態にしてください。

- 処理の継続を確認するメッセージの表示の有無 (-q オプション)

コマンド実行後に処理の実行を確認するメッセージを表示しない場合は「-q」を指定します。コマンド実行後に処理の実行を確認するメッセージを表示する場合は「-q」を指定しません。

jcodbsetup コマンドについては, マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcodbsetup」(1. コマンド) を参照してください。

3. jcoimdef コマンドを実行して, 統合監視 DB を有効にする。

```
jcoimdef -db ON -h 論理ホスト名
```

jcoimdef コマンドについては、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoimdef」(1. コマンド)を参照してください。

4. jcfdbsetup コマンドを実行して、IM 構成管理 DB を作成する。

```
jcfdbsetup -f クラスタセットアップ情報ファイル名 -h 論理ホスト名 -c  
online [-q]
```

引数により、クラスタセットアップ情報ファイル名、論理ホスト名、セットアップ種別、処理の継続を確認するメッセージの表示の有無を指定します。

- クラスタセットアップ情報ファイル名 (-f オプション)  
手順 1. で作成したクラスタセットアップ情報ファイル名を指定します。
- 論理ホスト名 (-h オプション)  
実行系サーバでセットアップした論理ホスト名を指定します。  
論理ホスト名には、JP1/Base で設定した論理ホスト名を、大文字・小文字を含めて正確に指定してください。JP1/Base のセットアップについては、「(b) JP1/Base のセットアップ」を参照してください。
- セットアップ種別 (-c オプション)  
実行系ホストのセットアップ種別 (online) を指定します。  
「online」を指定する場合は、共有ディスクをマウントし、論理ホストと通信できる状態にしてください。
- 処理の継続を確認するメッセージの表示の有無 (-q オプション)  
コマンド実行後に処理の実行を確認するメッセージを表示しない場合は「-q」を指定します。コマンド実行後に処理の実行を確認するメッセージを表示する場合は「-q」を指定しません。

jcfdbsetup コマンドについては、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcfdbsetup」(1. コマンド)を参照してください。

5. jcoimdef コマンドを実行して、IM 構成管理 DB を有効にする。

```
jcoimdef -cf ON -h 論理ホスト名
```

jcoimdef コマンドについては、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoimdef」(1. コマンド)を参照してください。

#### (d) OS 環境のセットアップ

エラー発生時に、ワトソン博士のダイアログボックスや Microsoft へのエラー報告のダイアログボックスが表示されると、JP1/IM - Manager が正常にフェールオーバーできないおそれがあるため、これらの表示を抑止する必要があります。

## 6. クラスタシステムでの運用と環境構築

ワトソン博士の設定 (Windows Server 2003 の場合)

1. スタートメニューから [ファイル名を指定して実行] を選択する。
2. テキストボックスに「drwtsh32」と入力し, [OK] ボタンをクリックする。  
ワトソン博士のダイアログボックスが表示されます。
3. [メッセージ ボックスによる通知] チェックボックスのチェックを外す。
4. [OK] ボタンをクリックする。

Microsoft へのエラー報告の抑止設定

Windows Server 2003 の場合

1. [コントロールパネル] の [システム] をダブルクリックする。  
[システムのプロパティ] ダイアログボックスが表示されます。
2. [詳細設定] ページの [エラー報告] ボタンをクリックする。  
[エラー報告] ダイアログボックスが表示されます。
3. [エラー報告を無効にする] を選択し, [重大なエラーが発生した場合は通知する] チェックボックスのチェックが外れていることを確認する。
4. [OK] ボタンをクリックする。

以上で、実行系サーバでの論理ホストのセットアップは完了です。

共有ディスクに論理ホストの JP1/IM - Manager のファイルが作成されていることを確認し、必要に応じて共有ディスクをオフラインにしてください。

### (5) 共通定義情報のコピー

実行系サーバの共通定義情報を、待機系サーバにコピーします。

共通定義情報には、論理ホストの JP1/IM - Manager および JP1/Base を実行するための設定情報が記録されています。次の手順でコピーしてください。

1. 実行系サーバで、共通定義情報を退避する。  
実行系で `jbsgetcnf` コマンドを実行し、共通定義情報を退避します。  
`jbsgetcnf -h 論理ホスト名 > 共通定義情報退避ファイル名`  
なお、論理ホスト名は、大文字・小文字を区別します。論理ホスト名には、JP1/Base で設定した論理ホスト名を、大文字・小文字を含めて正確に指定してください。
2. 退避ファイルを、実行系サーバから待機系サーバにコピーする。  
FTP など任意の方法でコピーしてください。
3. 待機系サーバで、共通定義情報を設定する。  
待機系サーバに、実行系サーバからコピーした退避ファイルを使って、共通定義情報を設定します。  
`jbssetcnf 共通定義情報退避ファイル名`

また、IM データベースを使用する場合は、実行系サーバと待機系サーバのクラスタセットアップ情報ファイルの内容を同じにする必要があります。実行系サーバで使用したク

ラストセットアップ情報ファイルを待機系サーバにコピーしてください。コピーしたファイルは、Manager パス ¥conf¥imdb¥setup に格納してください。

## (6) 論理ホスト（待機系）のセットアップ

### (a) セットアップの前準備

1. JP1/IM と JP1/Base のサービスが停止していることを確認する。  
物理ホストおよびすべての論理ホストの、JP1/IM と JP1/Base のサービスが停止していることを確認してください。JP1/IM - MO を使用している場合は、接続元の JP1/IM - MO の JP1/IM - Message Optimizer サービスも停止してください。

なお、待機系サーバでは、共有ディスクが使用可能である必要はありません。

### (b) JP1/Base のセットアップ


1. JP1/Base の論理ホスト（待機系）をセットアップする。  
手順の詳細については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。
2. JP1/Base のコマンド実行環境を設定する。  
詳細については、「1.16 コマンド実行環境の設定」を参照してください。

### (c) JP1/IM - Manager のセットアップ

JP1/IM - Manager（セントラルコンソール）の設定


1. JP1/IM - Manager（セントラルコンソール）論理ホストの設定画面を起動する。  
Console パス ¥bin¥jplcohasetup.exe コマンドを実行すると、次の画面が表示されます。

図 6-9 論理ホストの設定画面（待機系）



2. [ 待機系論理ホストの設定 ] ボタンをクリックする。  
次の画面が表示されます。

図 6-10 論理ホストの設定画面（待機系）



論理ホスト名を指定します。

- 論理ホスト名  
実行系サーバでセットアップした論理ホストを選択します。

設定したら [次へ] ボタンをクリックします。

3. 設定内容を確認する。  
次の画面が表示されます。

図 6-11 論理ホストの設定画面（待機系）



設定内容を確認してください。設定内容が正しければ,[完了]ボタンをクリックしてください。

JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）の設定

JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）を使用する場合の設定手順です。なお，表示される設定画面は，タイトルバーに Central Scope と表示される以外は，JP1/IM - Manager（セントラルコンソール）の場合と同じです。

1. JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）の論理ホストの設定画面を起動する。

Scope パス ¥bin¥jplcshasetup.exe コマンドを実行します。

2. [待機系論理ホストの設定] ボタンをクリックする。  
[待機系論理ホストの設定] 画面で、論理ホスト名を指定します。
  - 論理ホスト名  
実行系サーバでセットアップした論理ホストを選択します。

設定したら [次へ] ボタンをクリックします。

3. 設定内容を確認する。  
確認画面が表示されますので、設定内容を確認してください。設定内容が正しければ、[完了] ボタンをクリックしてください。

#### JP1/IM - Manager (IM 構成管理) の設定

JP1/IM - Manager (IM 構成管理) を使用する場合の設定手順です。なお、表示される設定画面は、タイトルバーに Configuration Management と表示される以外は、JP1/IM - Manager (セントラルコンソール) の場合と同じです。

1. JP1/IM - Manager (IM 構成管理) の論理ホストの設定画面を起動する。  
Manager パス ¥bin¥imcf¥jplcfhasetup.exe コマンドを実行します。
2. [待機系論理ホストの設定] ボタンをクリックする。  
[待機系論理ホストの設定] 画面で、論理ホスト名を指定します。
  - 論理ホスト名  
実行系サーバでセットアップした論理ホストを選択します。

設定したら [次へ] ボタンをクリックします。

3. 設定内容を確認する。  
確認画面が表示されますので、設定内容を確認してください。設定内容が正しければ、[完了] ボタンをクリックしてください。

#### JP1/IM - Manager (IM データベース) の設定

JP1/IM - Manager (IM データベース) を使用する場合の設定手順です。統合監視 DB を使用して JP1 イベントを管理したり、IM 構成管理 DB を使用してシステムの階層構成 (IM 構成) を管理したりするためには、IM データベースを構築する必要があります。

1. クラスタセットアップ情報ファイルを確認する。  
IM データベースを構築するために必要なデータベース領域のサイズやデータベース格納ディレクトリの情報を記述したクラスタセットアップ情報ファイルを準備します。「6.2.2(5) 共通定義情報のコピー」で実行系のホストからコピーしたクラスタセットアップ情報ファイルの内容を確認してください。クラスタセットアップ情報ファイルは、実行系で指定した設定内容と同一である必要があります。クラスタセットアップ情報ファイルの設定内容については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「クラスタセットアップ情報ファイル (jimdbclustersetupinfo.conf)」(2. 定義ファイル) を参照してください。

## 6. クラスタシステムでの運用と環境構築

### 2. jcodbsetup コマンドを実行し、統合監視 DB を作成する。

```
jcodbsetup -f クラスタセットアップ情報ファイル名 -h 論理ホスト名 -c standby [-q]
```

引数により、クラスタセットアップ情報ファイル名、論理ホスト名、セットアップ種別、処理の継続を確認するメッセージの表示の有無を指定します。

- クラスタセットアップ情報ファイル名 (-f オプション)  
手順 1. で作成したクラスタセットアップ情報ファイル名を指定します。
- 論理ホスト名 (-h オプション)  
実行系サーバでセットアップした論理ホスト名を指定します。
- セットアップ種別 (-c オプション)  
待機系ホストのセットアップ種別 (standby) を指定します。
- 処理の継続を確認するメッセージの表示の有無 (-q オプション)  
コマンド実行後に処理の実行を確認するメッセージを表示しない場合は「-q」を指定します。コマンド実行後に処理の実行を確認するメッセージを表示する場合は「-q」を指定しません。

jcodbsetup コマンドについては、マニュアル「JP1/Integrated Management Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcodbsetup」(1. コマンド)を参照してください。

### 3. jcfdbsetup コマンドを実行して、IM 構成管理 DB を作成する。

```
jcfdbsetup - f セットアップ情報ファイル名 - h 論理ホスト名 -c standby [-q]
```

引数により、クラスタセットアップ情報ファイル名、論理ホスト名、セットアップ種別、処理の継続を確認するメッセージの表示の有無を指定します。

- クラスタセットアップ情報ファイル名 (-f オプション)  
手順 1. で作成したクラスタセットアップ情報ファイル名を指定します。
- 論理ホスト名 (-h オプション)  
実行系サーバでセットアップした論理ホスト名を指定します。
- セットアップ種別 (-c オプション)  
実行系ホストのセットアップ種別 (standby) を指定します。
- 処理の継続を確認するメッセージの表示の有無 (-q オプション)  
コマンド実行後に処理の実行を確認するメッセージを表示しない場合は「-q」を指定します。コマンド実行後に処理の実行を確認するメッセージを表示する場合は「-q」を指定しません。

jcfdbsetup コマンドについては、マニュアル「JP1/Integrated Management Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcfdbsetup」(1. コマンド)を参照してください。

#### (d) OS 環境のセットアップ

エラー発生時に、ワトソン博士のダイアログボックスや Microsoft へのエラー報告のダイアログボックスが表示されると、JP1/IM・Manager が正常にフェールオーバーできない

おそれがあるため、これらの表示を抑止する必要があります。

ワトソン博士の設定 (Windows Server 2003 の場合)

1. スタートメニューから [ファイル名を指定して実行] を選択する。
2. テキストボックスに「drwtsn32」と入力し,[OK] ボタンをクリックする。  
ワトソン博士のダイアログボックスが表示されます。
3. [メッセージボックスによる通知] チェックボックスのチェックを外す。
4. [OK] ボタンをクリックする。

Microsoft へのエラー報告の抑止設定 (Windows Server 2003 の場合)

1. [コントロールパネル] の [システム] をダブルクリックする。  
[システムのプロパティ] ダイアログボックスが表示されます。
2. [詳細設定] ページの [エラー報告] ボタンをクリックする。  
[エラー報告] ダイアログボックスが表示されます。
3. [エラー報告を無効にする] を選択し,[重大なエラーが発生した場合は通知する] チェックボックスのチェックが外れていることを確認する。
4. [OK] ボタンをクリックする。

以上で、待機系のセットアップは完了です。

### 6.2.3 クラスタソフトへの登録 (Windows の場合)

JP1/IM - Manager をクラスタ運用するには、論理ホストの JP1/IM - Manager および JP1/Base をクラスタソフトに登録して、クラスタソフトからの制御で起動・停止するように設定します。

JP1/IM - Manager をクラスタソフトに登録する設定内容は、次のとおりです。

表 6-9 クラスタソフトに登録する設定内容 (Windows)

項番	名前	サービス名	依存関係
1	JP1/Base Event 論理ホスト名	JP1_Base_Event 論理ホスト名	IP アドレスリソース 物理ディスクリソース
2	JP1/Base_ 論理ホスト名	JP1_Base_ 論理ホスト名	項番 1 のクラスタリソース
3	JP1/IM-Manager DB Cluster Service_ 論理ホスト名 <sup>1</sup>	HiRDBClusterService_JM<n> <sup>2</sup>	項番 1 および項番 2 のクラスタリソース
4	JP1/IM - Manager_ 論理ホスト名	JP1_Console_ 論理ホスト名	項番 1, 項番 2 および項番 3 のクラスタリソース <sup>3</sup>

## 6. クラスタシステムでの運用と環境構築

### 注 1

IM データベースを使用する場合だけ、クラスタソフトに登録されます。また、このサービスで IM データベースを制御するため、「JP1/IM-Manager DB Server\_論理ホスト名」はクラスタソフトに登録しないでください。

### 注 2

< n > は 0 ~ 9 の数字です。この数字は、クラスタセットアップ情報ファイルで LOGICALHOSTNUMBER に指定した値と一致します。詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「クラスタセットアップ情報ファイル (jimdbclustersetupinfo.conf)」（2. 定義ファイル）を参照してください。

### 注 3

IM データベースを使用しない場合は、項番 3 のクラスタリソースを依存関係から除いてください。

## (1) クラスタソフトへの登録

### (a) MSCS (Microsoft Cluster Service) または WSFC (Windows Server Failover Cluster) の場合

JP1/IM - Manager および JP1/Base のサービスを、MSCS または WSFC のリソースとして登録します。各リソースの設定は次のようにします。次の [ ] は、MSCS の設定項目です。WSFC の設定方法については、WSFC のマニュアルを参照してください。

- [リソースの種類] は「汎用サービス」として登録する。
- [名前][依存関係][サービス名]を表のとおりを設定する。  
なお、名前はサービスを表示するときの名称で、サービス名は MSCS から制御するサービスを指定するときの名称です。
- [起動パラメータ] および [レジストリ複製] は、設定しない。
- プロパティの [詳細設定] ページを、JP1/IM - Manager の障害時にフェールオーバーするかしないかの運用に合わせて設定する。  
例えば、JP1/IM - Manager の障害時に、フェールオーバーするように設定するには、[再開する] チェックボックスと [グループに適用する] チェックボックスをチェックし、3 回を目安に再起動試行回数の [しきい値] を設定してください。

### (b) サービスの起動停止コマンドを登録する場合

JP1/IM - Manager および JP1/Base のサービスを、起動・停止するようクラスタソフトに登録してください。例えば、表の「名前」の項目で示すサービスを、net コマンドで起動停止するように設定してください。

なお、JP1/IM - Manager および JP1/Base の動作確認する場合は、次のコマンドを使ってください。

- jco\_spmd\_status  
JP1/IM - Manager (IM データベースを除く) の動作確認をする場合
- jimdbstatus

IM データベースを使用時に IM データベースの動作確認をする場合

- `jbs_spmd_status`

JP1/Base の動作確認をする場合

- `jevstat`

JP1/Base イベントサービスの動作確認をする場合

これらのコマンドの使い方については、各コマンドのリファレンスを参照してください。  
また「6.3.3 クラスタソフトへの登録 (UNIX の場合)」の説明を参考にしてください。

## (2) リソースの起動停止順序の設定

論理ホストの JP1/IM - Manager および JP1/Base を実行するには、共有ディスクおよび論理 IP アドレスが使用可能になっている必要があります。

クラスタソフトの制御により、次のように動作するように起動停止の順序または依存関係を設定してください。

論理ホストの起動時

1. 共有ディスクおよび論理 IP アドレスを割り当てて使用可能にする。
2. JP1/Base, JP1/IM - Manager の順に起動する。

論理ホストの停止時

1. JP1/IM - Manager, JP1/Base の順に停止する。
2. 共有ディスクおよび論理 IP アドレスの割り当てを解除する。

## 6.2.4 設定変更時の作業

クラスタシステムでの運用開始後に実行系サーバの設定を変更した場合には、その内容を待機系サーバにも反映して同期をとる必要があります。同期をとらないと、フェールオーバーしたときに実行系サーバの動作と待機系サーバの動作が変わってしまうことがあります。

次に示す場合には、実行系サーバおよび待機系サーバの両サーバでの設定変更をしてください。

### (1) ファイルでの設定変更

次のファイルを編集し、`jbssetcnf` コマンドで設定を有効にした場合には、実行系サーバから待機系サーバに共通定義情報をコピーする必要があります。

- 自動アクション環境定義ファイル (`action.conf.update`)
- 通信環境定義ファイル (`console.conf.update`)
- 状態変更イベント件数の上限監視設定ファイル (`evhist_warn_event_XXX.conf`)
- 対処済み連動設定ファイル (`action_complete_XXX.conf`)
- 状態変更イベント自動削除設定ファイル
- 監視オブジェクト初期化設定ファイル

## 6. クラスタシステムでの運用と環境構築

- 監視オブジェクト DB の自動バックアップ・リカバリー設定ファイル  
( auto\_dbbackup\_XXX.conf )
- 関連イベント発行環境定義ファイル
- インシデント登録環境定義ファイル ( jcdmain.conf.update )
- CM ホスト定義ファイル ( jcs\_atc\_cm\_host.conf )
- 状態変更条件メモリー常駐機能の設定ファイル

セットアップ手順の「6.2.2(5) 共通定義情報のコピー」で説明した手順で、共通定義情報をコピーするようにしてください。

なお、共通定義情報には JP1/Base, JP1/IM - Manager, JP1/AJS, および JP1/Power Monitor (06-02 以降) の設定情報が格納されています。論理ホストにこれらの製品がセットアップされている場合は、設定情報が一緒にコピーされます。

### (2) コマンドでの設定変更

jcocmddef コマンドおよび jcochafmode コマンドを実行して、設定を変更した場合には、実行系サーバおよび待機系サーバの両サーバで同様の設定をする必要があります。

- jcochafmode コマンドを実行した場合  
-h オプションを指定して、イベント取得フィルターの位置を変更した場合には、実行系サーバから待機系サーバに共通定義情報をコピーする必要があります。  
セットアップ手順の「6.2.2(5) 共通定義情報のコピー」で説明した手順で、共通定義情報をコピーするようにしてください。
- jcocmddef コマンドを実行した場合  
-host オプションを指定して、実行系サーバの設定を変更した場合には、待機系サーバでも同様の設定をしてください。なお、jcocmddef コマンドは共有ディスクがマウントされていなくても実行できます。

## 6.2.5 IM データベースと論理ホストの削除

論理ホストを削除するための手順を次に示します。実行系サーバおよび待機系サーバで削除を行ってください。

IM データベース (統合監視 DB および IM 構成管理 DB) を使用している場合は、論理ホストを削除する前、または削除したあとに IM データベースを削除する必要があります。

### (1) IM データベースの削除

IM データベース (統合監視 DB および IM 構成管理 DB) を使用している場合の手順です。

環境を再構築するために IM データベースを削除する場合は、事前にバックアップを取得してください。バックアップの方法については、マニュアル「JP1/Integrated

Management・Manager 運用ガイド」の「1.2 データベースの管理」を参照してください。

1. サービスを起動、停止する。  
物理ホスト環境，論理ホスト環境すべての JP1/IM・Manager のサービス（JP1/IM-Manager および JP1/IM-Manager\_ 論理ホスト名）を停止してください。  
JP1/IM・MO を使用している場合は，接続元の JP1/IM・MO の JP1/IM・Message Optimizer サービスも停止してください。
2. 論理ホストの IM データベースのサービスの状態を変更する。  
次のとおり変更してください。
  - 論理ホストの IM データベースのクラスタサービス（JP1/IM-Manager DB Cluster Service\_ 論理ホスト名）  
停止にしてください。
  - 論理ホストの IM データベースサービス（JP1/IM-Manager DB Server\_ 論理ホスト名）  
開始にしてください。
3. jcodbunsetup コマンドを実行し，統合監視 DB を削除する。  
jcodbunsetup -h 論理ホスト名 -c {online|standby} [-q]  
引数により，論理ホスト名，アンセットアップ種別，処理の継続を確認するメッセージの表示の有無を指定します。
  - 論理ホスト名（-h オプション）  
実行系サーバでセットアップした論理ホスト名を指定します。
  - アンセットアップ種別（-c オプション）  
実行系ホストでの統合監視 DB を削除する場合は「online」，待機系ホストでの統合監視 DB を削除する場合は「standby」を指定します。
  - 処理の継続を確認するメッセージの表示の有無（-q オプション）  
コマンド実行後に処理の実行を確認するメッセージを表示しない場合は「-q」を指定します。コマンド実行後に処理の実行を確認するメッセージを表示する場合は「-q」を指定しません。  
jcodbunsetup コマンドについては，マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcodbunsetup」（1. コマンド）を参照してください。
4. jcfdbunsetup コマンドを実行し，IM 構成管理 DB を削除する。  
jcfdbunsetup -h 論理ホスト名 -c {online|standby} [-q]  
引数により，論理ホスト名，アンセットアップ種別，処理の継続を確認するメッセージの表示の有無を指定します。
  - 論理ホスト名（-h オプション）  
実行系サーバでセットアップした論理ホスト名を指定します。
  - アンセットアップ種別（-c オプション）  
実行系ホストでの IM 構成管理 DB を削除する場合は「online」，待機系ホストで

## 6. クラスタシステムでの運用と環境構築

の IM 構成管理 DB を削除する場合は「standby」を指定します。

- 処理の継続を確認するメッセージの表示の有無（-q オプション）  
コマンド実行後に処理の実行を確認するメッセージを表示しない場合は「-q」を指定します。コマンド実行後に処理の実行を確認するメッセージを表示する場合は「-q」を指定しません。

jcfdsetup コマンドについては、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcfdsetup」(1. コマンド)を参照してください。

### 5. 次のファイルおよびフォルダを削除する。

- 物理ホストのとき  
Manager パス %data%\imcf\imconfig 以下のファイル  
Manager パス %data%\imcf\profiles 以下のファイルおよびフォルダ
- 論理ホストのとき  
共有フォルダ %data%\imcf\imconfig 以下のファイル  
共有フォルダ %data%\imcf\profiles 以下のファイルおよびフォルダ

## (2) 論理ホストの削除

Windows で論理ホストを削除する場合は、JP1/Base の jp1bshasetup.exe コマンドを使用します。

1. jp1bshasetup.exe コマンドを実行する。
2. [ Base クラスタ構成の設定 ] 画面の [ 論理ホストの削除 ] ボタンをクリックする。
3. 削除したい論理ホスト名を選択する。
4. [ 次へ ] ボタンをクリックする。
5. 削除内容を確認し、[ 完了 ] ボタンをクリックする。

これによって、論理ホストが削除されます。なお、論理ホストを削除すると、JP1/Base、JP1/IM - Manager、JP1/AJS、JP1/Power Monitor (06-02 以降) が一括して削除されます。

共有ディスク上の共有ファイル、共有フォルダは削除されません。手作業で削除してください。

## (3) JP1/IM - Manager の論理ホストだけを削除する手順

JP1/Base、JP1/IM - Manager、JP1/AJS、JP1/Power Monitor (06-02 以降) の論理ホストは削除しないで、JP1/IM - Manager および IM データベースだけを削除する手順を次に示します。

1. IM データベースを使用している場合は、「(1) IM データベースの削除」の手順で IM データベースを削除する。

2. 停止前に、接続中の JP1/IM - View はログアウトして切断する。
3. JP1/IM - Manager , JP1/Base を順にクラスタソフトの操作で停止する。
4. 実行系 / 待機系のマシンで次のコマンドを実行して共通定義を削除する。
  - [ 論理ホスト名 ¥JP1CONSOLEMANAGER¥ ] キー  
jbsunsetcnf -h 論理ホスト名 -c JP1CONSOLEMANAGER
  - [ 論理ホスト名 ¥JP1SCOPE¥ ] キー  
jbsunsetcnf -h 論理ホスト名 -c JP1SCOPE
  - [ 論理ホスト名 ¥JP1CONFIG¥ ] キー  
jbsunsetcnf -h 論理ホスト名 -c JP1CONFIG
5. JP1/IM - Manager の共有ファイル , 共有フォルダを削除する。
6. クラスタソフトから , 論理ホストの JP1/IM - Manager の設定を削除する。
7. 実行系 / 待機系のマシンで次のコマンドを実行して論理ホストの JP1/IM - Manager のサービスを削除する。  
spmsetsvcon -d -h 論理ホスト名

## 6.3 クラスタ運用の環境設定（UNIX の場合）

クラスタ運用に対応するための JP1/IM - Manager の環境設定について説明します。

### 6.3.1 環境設定の流れ

セットアップの作業の流れを示します。

図 6-12 セットアップ作業の流れ（既存の論理ホスト環境をバージョンアップする場合）





図 6-13 セットアップ作業の流れ（新規に環境設定する場合）



(凡例)

 : 物理ホストでの設定

 : 論理ホストでの設定

注※ 物理ホストでJP1/IM-Managerを起動する場合に設定します。

## 6.3.2 論理ホストのインストール・セットアップ

JP1/IM - Manager の論理ホストのインストールおよびセットアップについて説明します。なお、同じ論理ホストに JP1/Base をセットアップする必要がありますので、あわせて説明します。

作業を始める前に、クラスタシステムについて次の情報を確認してください。

表 6-10 論理ホストのインストール・セットアップ前の確認 (UNIX)

確認項目	説明
論理ホスト名	JP1 を実行する論理ホストのホスト名
論理 IP アドレス	論理ホスト名に対応する IP アドレス
共有フォルダ	論理ホストの JP1 の実行環境ファイル一式を格納する共有ディスク上のフォルダ

また、これらが「6.1.2 クラスタ運用の前提条件」を満たしていることを確認してください。

確認ができたなら、インストール・セットアップを始めます。

なお、論理ホスト名は、英大文字・英小文字を区別します。論理ホスト名には、JP1/Base で設定した論理ホスト名を英大文字・英小文字を含めて正確に指定してください。誤った論理ホスト名を指定し、論理ホストのインストール・セットアップを行ってしまった場合は、IM データベースと論理ホストを削除してから、再度、論理ホストのインストール・セットアップを行ってください。IM データベースと論理ホストの削除については、「6.3.5 IM データベースと論理ホストの削除」を参照してください。

## (1) インストール

実行系サーバ、待機系サーバそれぞれのローカルディスク上に JP1/IM・Manager および JP1/Base をインストールしてください。バージョンアップする場合は、インストールする前に設定情報とデータベースのバックアップをしてください。バックアップの方法は、過去のバージョンのマニュアルを参照してください。

1. JP1/Base をインストールする。
2. JP1/IM - Manager をインストールする。

なお、共有ディスク上には、インストールしないでください。

## (2) バージョンアップ時のセットアップ

論理ホスト環境をバージョンアップする場合、次の手順でセットアップをしてください。新規に環境設定する場合は、「6.3.2(3) 物理ホスト環境のセットアップ」から「6.3.2(6) 論理ホスト(待機系)のセットアップ」までを参照してください。

### (a) 実行系のセットアップ

セントラルスコープの機能を使用する場合は、手順 6 から手順 8 が必要になります。セントラルスコープの機能を使用しない場合は、手順 6 から手順 8 を飛ばしてください。

1. JP1/IM - Manager を停止する。  
物理ホスト環境、論理ホスト環境すべての JP1/IM・Manager を停止してください。
2. JP1/Base の論理ホスト環境のセットアップをする。

JP1/Base をバージョンアップした場合には、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のインストール・アンインストール時の注意事項の説明を参照し、セットアップをしてください。JP1/Base をバージョンアップしなかった場合にはセットアップの必要はありません。

3. 共有ディスクが使用可能なことを確認する。
4. jp1cohaveup コマンドを実行する。  
/opt/jplcons/bin/jp1cohaveup -h 論理ホスト名
5. イベント取得フィルターの位置をイベント基盤サービスに変更する場合は jcochafmode コマンドを実行する。  
/opt/jplcons/bin/jcochafmode -h 論理ホスト名
6. ディスクの空き容量を確認する。  
JP1/IM・Manager をバージョンアップするには、/var/opt/jplscope/database/ 下のディスク容量分の空き容量が、ハードディスクに必要です。
7. jp1cshaverup コマンドを実行する。  
/opt/jplscope/bin/jp1cshaverup -h 論理ホスト名 -w 作業フォルダ
8. jbssetcnf コマンドを実行する。  
次に示す機能の有効、無効は旧バージョンの JP1/IM・Manager またはセントラルスコープの設定に依存します。
  - 対処済み連動機能
  - 状態変更イベントの上限監視

機能を無効から有効にしたい場合、次の表に示すファイルを引数に jbssetcnf コマンドを実行してください。

表 6-11 機能を有効にするための設定ファイル

ファイル名	説明
action_complete_on.conf	対処済み連動機能を有効にするためのファイルです。
evhist_warn_event_on.conf	監視オブジェクトの状態変更イベント件数が上限値（100件）を超えた際に、JP1 イベントを発行する機能を有効にするためのファイルです。

1. 共通定義情報を退避する。  
/opt/jplbase/bin/jbsgetcnf -h 論理ホスト名 > 共通定義情報退避ファイル名

#### (b) 待機系のセットアップ

1. JP1/IM - Manager を停止する。  
物理ホスト環境，論理ホスト環境すべての JP1/IM - Manager を停止してください。
2. 実行系で退避した共通定義情報退避ファイルを待機系にコピーする。  
FTP など任意の方法でコピーしてください。

## 6. クラスタシステムでの運用と環境構築

### 3. 共通定義情報を設定する。

`/opt/jp1base/bin/jbssetcnf` 共通定義情報退避ファイル名

## (3) 物理ホスト環境のセットアップ

各サーバで、JP1/Base および JP1/IM - Manager の物理ホスト環境のセットアップをしてください。

1. JP1/Base の物理ホスト環境のセットアップをする。
2. JP1/IM - Manager の物理ホスト環境のセットアップをする。

JP1/Base のセットアップ手順については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/IM - Manager のセットアップ手順は、クラスタ運用ではない場合と同じ手順です。「2. インストールとセットアップ (UNIX の場合)」を参照してください。なお、物理ホストの JP1/IM - Manager を使わない場合は、セットアップの必要はありません。

## (4) 論理ホスト環境 (実行系) のセットアップ

### (a) セットアップの前準備

1. JP1/IM と JP1/Base のサービスが停止していることを確認する。  
物理ホストおよびすべての論理ホストの、JP1/IM と JP1/Base のプロセスが停止していることを確認してください。JP1/IM - MO を使用している場合は、接続元の JP1/IM - MO の JP1/IM - Message Optimizer サービスも停止してください。
2. 共有ディスクが使用可能なことを確認する。  
共有ディスクがマウントされていることを `mount` コマンドを実行して確認してください。

### (b) JP1/Base のセットアップ

1. JP1/Base の論理ホスト (実行系) をセットアップする。  
手順の詳細については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。
2. JP1/Base のコマンド実行環境を設定する。  
詳細については、「2.15 コマンド実行環境の設定」を参照してください。

### (c) JP1/IM - Manager のセットアップ

JP1/IM - Manager (セントラルコンソール) の設定

1. JP1/IM - Manager (セントラルコンソール) の論理ホストのセットアップコマンドを実行する。  
`/opt/jp1cons/bin/jp1cc_setup_cluster -h 論理ホスト名 -d 共有ディレクトリ名`  
引数により、論理ホスト名と共有ディレクトリ名を指定します。
  - 論理ホスト名 (-h オプション)

JP1/Base で設定した論理ホスト名を指定します。

- 共有ディレクトリ名 (-d オプション)  
共有ディスク上のディレクトリを指定してください。  
「指定したディレクトリ名 /jp1cons/」ディレクトリが作成され、論理ホストの JP1/IM - Manager (セントラルコンソール) のファイル一式が作成されます。

なお、コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jp1cc\_setup\_cluster (UNIX 限定)」(1. コマンド)を参照してください。

続けて、フェールオーバー時に適切に動作するように、論理ホストの JP1/IM - Manager の環境設定をカスタマイズします。

## 2. 自動アクションの再実行の設定をする。

次のコマンドを実行して、フェールオーバー時の自動アクション再実行について設定をします。

```
/opt/jp1cons/bin/jcoimdef -r { EXE | OUTPUT | OFF } -h 論理ホスト名
```

フェールオーバー時に次の状態となっているアクションに対する動作を設定できます。

- 送信待機
- 送信待機 (キャンセル中)
- 送信待機 (キャンセル失敗)
- 送信中
- 送信中 (キャンセル中)
- 送信中 (キャンセル失敗)
- キューイング
- キューイング (キャンセル中)
- キューイング (キャンセル失敗)
- 実行中
- 実行中 (キャンセル中)
- 実行中 (キャンセル失敗)

EXE を指定するとアクションを再実行し、OUTPUT を指定するとアクションの一覧をファイルに出力し、OFF を指定すると処理を行いません。システム設計時の検討内容に従って設定してください。この設定は任意です。

jcoimdef コマンドについては、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoimdef」(1. コマンド)を参照してください。

JP1/IM - Manager (セントラルスコープ) の設定

## 1. JP1/IM - Manager (セントラルスコープ) の論理ホストのセットアップコマンドを実行する。

```
/opt/jp1scope/bin/jp1cs_setup_cluster -h 論理ホスト名 -d 共有ディレクトリ名
```

引数により、論理ホスト名と共有ディレクトリ名を指定します。

## 6. クラスタシステムでの運用と環境構築

- 論理ホスト名 (-h オプション)  
JP1/Base で設定した論理ホスト名を指定します。
  - 共有ディレクトリ名 (-d オプション)  
共有ディスク上のディレクトリを指定してください。  
「指定したディレクトリ名 /jplscope/」ディレクトリが作成され、論理ホストの JP1/IM - Manager (セントラルスコープ) のファイル一式が作成されます。
- なお、コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jplcs\_setup\_cluster (UNIX 限定)」(1. コマンド)を参照してください。

### JP1/IM - Manager (IM 構成管理) の設定

JP1/IM - Manager (IM 構成管理) を使用する場合の設定手順です。

1. JP1/IM - Manager (IM 構成管理) の論理ホストのセットアップコマンドを実行する。

```
/opt/jplimm/bin/imcf/jplcf_setup_cluster -h 論理ホスト名 -d 共有ディレクトリ名
```

引数により、論理ホスト名と共有ディレクトリ名を指定します。

- 論理ホスト名 (-h オプション)  
JP1/Base で設定した論理ホスト名を指定します。
- 共有ディレクトリ名 (-d オプション)  
共有ディスク上のディレクトリを指定してください。

jplcf\_setup\_cluster を実行すると、次のディレクトリが作成されます。

- 共有ディレクトリ /jplimm/conf/imcf
- 共有ディレクトリ /jplimm/tmp
- 共有ディレクトリ /jplimm/log/imcf
- 共有ディレクトリ /jplimm/data/imcf

なお、コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jplcf\_setup\_cluster (UNIX 限定)」(1. コマンド)を参照してください。

### JP1/IM - Manager (IM データベース) の設定

JP1/IM - Manager (IM データベース) を使用する場合の設定手順です。統合監視 DB を使用して JP1 イベントを管理したり、IM 構成管理 DB を使用してシステムの階層構成 (IM 構成) を管理したりするためには、IM データベースを構築する必要があります。

1. クラスタセットアップ情報ファイルを編集する。

IM データベースを構築するために必要なデータベース領域のサイズやデータベース格納ディレクトリの情報を記述したクラスタセットアップ情報ファイルを準備します。

クラスタセットアップ情報ファイルに指定する論理ホスト名には、JP1/Base で設定した論理ホスト名を、大文字・小文字を含めて正確に指定してください。JP1/Base

のセットアップについては、「(b) JP1/Base のセットアップ」を参照してください。  
 クラスタセットアップ情報ファイルの設定内容については、マニュアル「JP1/  
 Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「クラ  
 スタセットアップ情報ファイル (jimdbclustersetupinfo.conf)」（2. 定義ファイル）  
 を参照してください。

2. `jcodbsetup` コマンドを実行し、統合監視 DB を作成する。

```
jcodbsetup -f クラスタセットアップ情報ファイル名 -h 論理ホスト名 -c  
online [-q]
```

引数により、クラスタセットアップ情報ファイル名、論理ホスト名、セットアップ種  
 別、処理の継続を確認するメッセージの表示の有無を指定します。

- クラスタセットアップ情報ファイル名 (-f オプション)

手順 1. で作成したクラスタセットアップ情報ファイル名を指定します。

- 論理ホスト名 (-h オプション)

実行系サーバでセットアップした論理ホスト名を指定します。

論理ホスト名には、JP1/Base で設定した論理ホスト名を、大文字・小文字を含め  
 て正確に指定してください。JP1/Base のセットアップについては、「(b) JP1/  
 Base のセットアップ」を参照してください。

- セットアップ種別 (-c オプション)

実行系ホストのセットアップ種別 (online) を指定します。

「online」を指定する場合は、共有ディスクをマウントし、論理ホストと通信でき  
 る状態にしてください。

- 処理の継続を確認するメッセージの表示の有無 (-q オプション)

コマンド実行後に処理の実行を確認するメッセージを表示しない場合は「-q」を指  
 定します。コマンド実行後に処理の実行を確認するメッセージを表示する場合は  
 「-q」を指定しません。

`jcodbsetup` コマンドについては、マニュアル「JP1/Integrated Management -  
 Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「`jcodbsetup`」(1. コマンド)  
 を参照してください。

3. `jcoimdef` コマンドを実行して、統合監視 DB を有効にする。

```
jcoimdef -db ON -h 論理ホスト名
```

`jcoimdef` コマンドについては、マニュアル「JP1/Integrated Management -  
 Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「`jcoimdef`」(1. コマンド)  
 を参照してください。

4. `jcfdbsetup` コマンドを実行して、IM 構成管理 DB を作成する。

```
jcfdbsetup -f クラスタセットアップ情報ファイル名 -h 論理ホスト名 -c  
online [-q]
```

引数により、クラスタセットアップ情報ファイル名、論理ホスト名、セットアップ種  
 別、処理の継続を確認するメッセージの表示の有無を指定します。

- クラスタセットアップ情報ファイル名 (-f オプション)

## 6. クラスタシステムでの運用と環境構築

手順 1. で作成したクラスタセットアップ情報ファイル名を指定します。

- 論理ホスト名 (-h オプション)  
実行系サーバでセットアップした論理ホスト名を指定します。  
論理ホスト名には、JP1/Base で設定した論理ホスト名を、大文字・小文字を含めて正確に指定してください。JP1/Base のセットアップについては、「(b) JP1/Base のセットアップ」を参照してください。
- セットアップ種別 (-c オプション)  
実行系ホストのセットアップ種別 (online) を指定します。  
「online」を指定する場合は、共有ディスクをマウントし、論理ホストと通信できる状態にしてください。
- 処理の継続を確認するメッセージの表示の有無 (-q オプション)  
コマンド実行後に処理の実行を確認するメッセージを表示しない場合は「-q」を指定します。コマンド実行後に処理の実行を確認するメッセージを表示する場合は「-q」を指定しません。

jcfdbsetup コマンドについては、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcfdbsetup」(1. コマンド) を参照してください。

5. jcoimdef コマンドを実行して、IM 構成管理 DB を有効にする。

```
jcoimdef -cf ON -h 論理ホスト名
```

jcoimdef コマンドについては、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoimdef」(1. コマンド) を参照してください。

以上で、実行系サーバでの論理ホストのセットアップは完了です。

共有ディスクに論理ホストの JP1/IM - Manager のファイルが作成されていることを確認し、必要に応じて共有ディスクをアンマウントしてください。

### (5) 共通定義情報のコピー

実行系サーバの共通定義情報を、待機系サーバにコピーします。

共通定義情報には、論理ホストの JP1/IM - Manager および JP1/Base を実行するための設定情報が記録されています。次の手順でコピーしてください。

1. 実行系サーバで、共通定義情報を退避する。  
実行系で jbsgetcnf コマンドを実行し、共通定義情報を退避します。  

```
/opt/jp1base/bin/jbsgetcnf -h 論理ホスト名 > 共通定義情報退避ファイル名
```

  
なお、論理ホスト名は、大文字・小文字を区別します。論理ホスト名には、JP1/Base で設定した論理ホスト名を、大文字・小文字を含めて正確に指定してください。
2. 退避ファイルを、実行系サーバから待機系サーバにコピーする。  
FTP など任意の方法でコピーしてください。

- 待機系サーバで、共通定義情報を設定する。  
待機系サーバに、実行系サーバからコピーした退避ファイルを使って、共通定義情報を設定します。

`/opt/jp1base/bin/jbssetcnf` 共通定義情報退避ファイル名

また、IM データベースを使用する場合は、実行系サーバと待機系サーバのクラスタセットアップ情報ファイルの内容を同じにする必要があります。実行系サーバで使用したクラスタセットアップ情報ファイルを待機系サーバにコピーしてください。コピーしたファイルは、`/etc/opt/jp1imm/conf/imdb/setup/` に格納してください。

## (6) 論理ホスト（待機系）のセットアップ

### (a) セットアップの前準備

- JP1/IM と JP1/Base のサービスが停止していることを確認する。  
物理ホストおよびすべての論理ホストの、JP1/IM と JP1/Base のプロセスが停止していることを確認してください。JP1/IM - MO を使用している場合は、接続元の JP1/IM - MO の JP1/IM - Message Optimizer サービスも停止してください。

なお、待機系サーバでは、共有ディスクが使用可能である必要はありません。

### (b) JP1/Base のセットアップ

- JP1/Base の論理ホスト（待機系）をセットアップする。  
手順の詳細については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。
- JP1/Base のコマンド実行環境を設定する。  
詳細については、「2.15 コマンド実行環境の設定」を参照してください。

### (c) JP1/IM - Manager のセットアップ

JP1/IM - Manager（セントラルコンソール）の設定

- JP1/IM - Manager（セントラルコンソール）の論理ホストのセットアップコマンドを実行する。

`/opt/jp1cons/bin/jp1cc_setup_cluster -h` 論理ホスト名  
引数により、論理ホスト名を指定します。

- 論理ホスト名（-h オプション）

実行系サーバでセットアップした論理ホスト名を指定します。

なお、コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「`jp1cc_setup_cluster`（UNIX 限定）」（1. コマンド）を参照してください。

JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）の設定

- JP1/IM - Manager（セントラルスコープ）の論理ホストのセットアップコマンドを実行する。

`/opt/jp1scope/bin/jp1cs_setup_cluster -h` 論理ホスト名

## 6. クラスタシステムでの運用と環境構築

引数により、論理ホスト名を指定します。

- 論理ホスト名 (-h オプション)

実行系サーバでセットアップした論理ホスト名を指定します。

なお、コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jplcs\_setup\_cluster (UNIX 限定)」(1. コマンド)を参照してください。

以上で、待機系のセットアップが完了しました。

JP1/IM - Manager (IM 構成管理) の設定

JP1/IM - Manager (IM 構成管理) を使用する場合の設定手順です。

1. JP1/IM - Manager (IM 構成管理) の論理ホストのセットアップコマンドを実行する。

```
/opt/jplimm/bin/imcf/jplcf_setup_cluster -h 論理ホスト名
```

引数により、論理ホスト名を指定します。

- 論理ホスト名 (-h オプション)

JP1/Base で設定した論理ホスト名を指定します。

jplcf\_setup\_cluster を実行すると、次のディレクトリが作成されます。

- 共有ディレクトリ /jplimm/conf/imcf
- 共有ディレクトリ /jplimm/tmp
- 共有ディレクトリ /jplimm/log/imcf
- 共有ディレクトリ /jplimm/data/imcf

なお、コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jplcf\_setup\_cluster (UNIX 限定)」(1. コマンド)を参照してください。

JP1/IM - Manager (IM データベース) の設定

JP1/IM - Manager (IM データベース) を使用する場合の設定手順です。統合監視 DB を使用して JP1 イベントを管理したり、IM 構成管理 DB を使用してシステムの階層構成 (IM 構成) を管理したりするためには、IM データベースを構築する必要があります。

1. クラスタセットアップ情報ファイルを編集する。

IM データベースを構築するために必要なデータベース領域のサイズやデータベース格納ディレクトリの情報を記述したクラスタセットアップ情報ファイルを準備します。「6.3.2(5) 共通定義情報のコピー」で実行系のホストからコピーしたクラスタセットアップ情報ファイルの内容を確認してください。クラスタセットアップ情報ファイルは、実行系で指定した設定内容と同一である必要があります。

クラスタセットアップ情報ファイルの設定内容については、マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「クラスタセットアップ情報ファイル (jimdbclustersetupinfo.conf)」(2. 定義ファイル)を参照してください。

2. `jcodbsetup` コマンドを実行し、統合監視 DB を作成する。

```
jcodbsetup -f クラスタセットアップ情報ファイル名 -h 論理ホスト名 -c
standby [-q]
```

引数により、クラスタセットアップ情報ファイル名、論理ホスト名、セットアップ種別、処理の継続を確認するメッセージの表示の有無を指定します。

- クラスタセットアップ情報ファイル名 (-f オプション)  
手順 1. で作成したクラスタセットアップ情報ファイル名を指定します。
- 論理ホスト名 (-h オプション)  
実行系サーバでセットアップした論理ホスト名を指定します。
- セットアップ種別 (-c オプション)  
待機系ホストのセットアップ種別 (`standby`) を指定します。
- 処理の継続を確認するメッセージの表示の有無 (-q オプション)  
コマンド実行後に処理の実行を確認するメッセージを表示しない場合は「-q」を指定します。コマンド実行後に処理の実行を確認するメッセージを表示する場合は「-q」を指定しません。

`jcodbsetup` コマンドについては、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「`jcodbsetup`」(1. コマンド)を参照してください。

3. `jcfdbsetup` コマンドを実行して、IM 構成管理 DB を作成する。

```
jcfdbsetup -f クラスタセットアップ情報ファイル名 -h 論理ホスト名 -c
standby [-q]
```

引数により、クラスタセットアップ情報ファイル名、論理ホスト名、セットアップ種別、処理の継続を確認するメッセージの表示の有無を指定します。

- クラスタセットアップ情報ファイル名 (-f オプション)  
手順 1. で作成したクラスタセットアップ情報ファイル名を指定します。
- 論理ホスト名 (-h オプション)  
実行系サーバでセットアップした論理ホスト名を指定します。
- セットアップ種別 (-c オプション)  
待機系ホストのセットアップ種別 (`standby`) を指定します。
- 処理の継続を確認するメッセージの表示の有無 (-q オプション)  
コマンド実行後に処理の実行を確認するメッセージを表示しない場合は「-q」を指定します。コマンド実行後に処理の実行を確認するメッセージを表示する場合は「-q」を指定しません。

`jcfdbsetup` コマンドについては、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「`jcfdbsetup`」(1. コマンド)を参照してください。

### 6.3.3 クラスタソフトへの登録 (UNIX の場合)

JP1/IM - Manager をクラスタ運用するには、論理ホストの JP1/IM - Manager および

JP1/Base をクラスタソフトに登録して、クラスタソフトからの制御で起動・停止するように設定します。

### (1) クラスタソフトに登録するスクリプトの作成

UNIX のクラスタソフトでは、通常、スクリプトなどによりアプリケーションを制御するツールを作成して、クラスタソフトに登録します。このときのスクリプトには一般的に、起動、停止、動作監視、強制停止の機能が必要です。

ここでは、スクリプト設計に必要な JP1/IM - Manager の情報を次に説明します。この情報を基に、クラスタソフトの仕様に合わせて、JP1/IM - Manager を制御するスクリプトを作成し、クラスタソフトに登録してください。

表 6-12 クラスタ登録でのスクリプト設計のための詳細情報

登録する機能	説明
起動	<p>JP1/IM - Manager を起動します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用するコマンド 「jco_start.cluster 論理ホスト名」</li> <li>• 起動コマンドの終了タイミング 起動コマンドは、JP1/IM - Manager が起動するのを待って終了します。ただし、何らかの問題によって、タイムアウト時間（標準 60 秒）を過ぎても起動処理が完了しない場合は、起動処理の途中でコマンドが終了します。この場合、起動処理は中断せず、起動処理を続けている状態のままコマンドが終了します。</li> <li>• 起動コマンドの結果判定 JP1/IM - Manager を起動した結果は、後述する動作監視の方法によって判定してください。通常は、クラスタソフトの動作監視によって判定します。なお、起動コマンドの戻り値は、0（正常終了）と 1（引数異常）のため、戻り値での結果判定はできません。</li> </ul>
停止	<p>JP1/IM - Manager を停止します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用するコマンド 「jco_stop.cluster 論理ホスト名」</li> <li>• 停止コマンドの終了タイミング 停止コマンドは、JP1/IM - Manager が停止するのを待って終了します。ただし、何らかの問題によって、タイムアウト時間（標準 60 秒）を過ぎても停止処理が完了しない場合は、停止処理の途中でコマンドが終了します。この場合、停止処理は中断せず、停止処理を続けている状態のままコマンドが終了します。</li> <li>• 停止コマンドの結果判定 JP1/IM - Manager を停止した結果は、後述する動作監視の方法によって判定してください。なお、停止コマンドの戻り値は、0（正常終了）と 1（引数異常）のため、戻り値での結果判定はできません。</li> </ul> <p>なお、停止コマンドが終了したあと、後述する強制停止コマンドを実行することをお勧めします。これは、何らかの問題がある場合でも確実にプロセスを終了させ、フェールオーバーが失敗することを防ぐためです。</p>

登録する機能	説明
JP1/IM - Manager の動作監視 <sup>1</sup>	<p>JP1/IM - Manager が正常に動作していることを監視します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>使用するコマンド 「jco_spmd_status -h 論理ホスト名」</li> </ul> <p>正常動作していることは、jco_spmd_status コマンドの戻り値によって判定します。このコマンドでは、各プロセスが動作しているか、動作していないかで動作状態を判定しています。</p> <p>動作監視の機能を提供していないクラスタソフトもあります。また、JP1/IM - Manager の障害時にフェールオーバーする必要がない場合、この機能は登録しません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>動作監視の結果判定 各戻り値の判定方法を次に示します。 戻り値 =0 (すべて動作) JP1/IM - Manager は正常に動作しています。 戻り値 =1 (エラー) 回復不能なエラーが発生しました。異常と判定してください。 注意 共有ディスクがオフラインの待機系サーバで jco_spmd_status コマンドを実行すると、共有ディスクがないため戻り値が 1 になります。 戻り値 =4 (一部停止) JP1/IM - Manager の一部のプロセスが、何らかの問題によって停止しています。異常と判定してください。 戻り値 =8 (すべて停止) JP1/IM - Manager のプロセスが何らかの問題によって停止しています。異常と判定してください。 戻り値 =12 (リトライ可能エラー) jco_spmd_status コマンドによる動作状態の確認中に、リトライによって復旧可能なエラーが発生しました。一定回数を限度に、動作状態の確認をリトライしてください。</li> </ul>
IM データベースの稼働状態の確認 <sup>2</sup>	<p>IM データベースが正常に稼働しているかどうかを確認します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>使用するコマンド 「jimdbstatus -h 論理ホスト名」</li> </ul> <p>稼働状態は、jimdbstatus コマンドの戻り値によって判定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>稼働状態の結果判定 各戻り値の判定方法を次に示します。 戻り値 =0 : 稼働中 戻り値 =1 : jimdbstatus コマンドが異常終了 戻り値 =4 : 起動・停止処理中 戻り値 =8 : 停止中 (IM データベースが再起動中断状態であり、不安定な状態) 戻り値 =12 : 停止中 (正常に停止された状態) 戻り値 =16 : 起動していない (Windows のサービス制御プロセスだけが起動していて、IM データベース本体が起動していない) 戻り値 =20 : 組み込み HiRDB が未セットアップの状態 戻り値 1, 4 がリトライ対象の値となります。また、戻り値 8 以降はエラーで、フェールオーバー対象となります。</li> </ul>

## 6. クラスタシステムでの運用と環境構築

登録する機能	説明
強制停止	JP1/IM - Manager を強制的に停止し、使用中のリソースを解放します。 <ul style="list-style-type: none"><li>使用するコマンド 「jco_killall.cluster 論理ホスト名」</li></ul> jco_killall.cluster コマンドを実行すると、JP1/IM - Manager の終了処理を一切行わずに、各プロセスを強制的に停止します。 注意 強制停止をする前に、停止コマンドによって JP1/IM - Manager を停止してください。

### 注 1

動作確認に関する JP1 の動作について、ここで説明している UNIX の場合と、Windows の場合は、使用するコマンドは同じですが動作は異なりますので注意してください。Windows の場合は、Windows のサービス制御との関連によって、UNIX の場合とは動作が異なります。Windows では、プロセスの一部が停止すると、JP1 のプロセス管理が自動的にすべての各プロセスを停止して、サービスを停止状態にします。サービスの停止によって異常と判定するか、jco\_spm\_status コマンドなどの戻り値が 8 になるのを待ってから異常と判定してください。

### 注 2

IM データベースを使用している場合に実行します。

### 参考

#### JP1 の再起動について

クラスタ運用の JP1 の障害を検知した場合に、待機系サーバにフェールオーバーする前に、同じサーバで JP1 を再起動して回復を試みる場合があります。

この場合は、JP1 のプロセス管理による再起動を使用しないでください。

クラスタソフトは JP1 の障害検知後に再起動を試みるため、障害の内容によっては JP1 の再起動機能が影響を受け、正常に動作できない可能性があります。より確実に再起動を行うために、クラスタソフトからの制御で JP1 を再起動してください。

## (2) リソースの起動停止順序の設定

論理ホストの JP1/IM - Manager および JP1/Base を実行するには、共有ディスクおよび論理 IP アドレスが使用可能になっている必要があります。

クラスタソフトの制御により、次のように動作するように起動停止の順序またはリソースの依存関係を設定してください。

#### 論理ホストの起動時

- 共有ディスクおよび論理 IP アドレスを割り当てて使用可能にする。
- JP1/Base , JP1/IM - Manager の順に起動する。

#### 論理ホストの停止時

- JP1/IM - Manager , JP1/Base の順に停止する。
- 共有ディスクおよび論理 IP アドレスの割り当てを解除する。

### 6.3.4 設定変更時の作業

クラスタシステムでの運用開始後に実行系サーバの設定を変更した場合には、その内容を待機系サーバにも反映して同期をとる必要があります。同期をとらないと、フェールオーバーしたときに実行系サーバの動作と待機系サーバの動作が変わってしまうことがあります。

次に示す場合には、実行系サーバおよび待機系サーバの両サーバでの設定変更をしてください。

#### (1) ファイルでの設定変更

次のファイルを編集し、`jbssetcnf` コマンドで設定を有効にした場合には、実行系サーバから待機系サーバに共通定義情報をコピーする必要があります。

- 自動アクション環境定義ファイル (`action.conf.update`)
- 通信環境定義ファイル (`console.conf.update`)
- 状態変更イベント件数の上限監視設定ファイル (`evhist_warn_event_XXX.conf`)
- 対処済み連動設定ファイル (`action_complete_XXX.conf`)
- 状態変更イベント自動削除設定ファイル
- 監視オブジェクト初期化設定ファイル
- 監視オブジェクト DB の自動バックアップ・リカバリー設定ファイル (`auto_dbbackup_XXX.conf`)
- 関連イベント発行環境定義ファイル
- インシデント登録環境定義ファイル (`jcdmain.conf.update`)
- CM ホスト定義ファイル (`jcs_atc_cm_host.conf`)
- 状態変更条件メモリー常駐機能の設定ファイル

セットアップ手順の「6.3.2(5) 共通定義情報のコピー」で説明した手順で、共通定義情報をコピーするようにしてください。

なお、共通定義情報には JP1/Base, JP1/IM・Manager, JP1/AJS, および JP1/Power Monitor (06-02 以降) の設定情報が格納されています。論理ホストにこれらの製品がセットアップされている場合は、設定情報が一緒にコピーされます。

#### (2) コマンドでの設定変更

`jcocmddef` コマンドおよび `jcochafmode` コマンドを実行して、設定を変更した場合には、実行系サーバおよび待機系サーバの両サーバで同様の設定をする必要があります。

- `jcochafmode` コマンドを実行した場合
  - h オプションを指定して、イベント取得フィルターの位置を変更した場合には、実行系サーバから待機系サーバに共通定義情報をコピーする必要があります。
  - セットアップ手順の「6.3.2(5) 共通定義情報のコピー」で説明した手順で、共通定義情報をコピーするようにしてください。
- `jcocmddef` コマンドを実行した場合

-host オプションを指定して、実行系サーバの設定を変更した場合には、待機系サーバでも同様の設定をしてください。なお、jccomddef コマンドは共有ディスクがマウントされていなくても実行できます。

### 6.3.5 IM データベースと論理ホストの削除

論理ホストを削除するための手順を次に示します。実行系サーバおよび待機系サーバで削除を行ってください。

IM データベース（統合監視 DB および IM 構成管理 DB）を使用している場合は、論理ホストを削除する前、または削除したあとに IM データベースを削除する必要があります。

#### (1) IM データベースの削除

IM データベース（統合監視 DB および IM 構成管理 DB）を使用している場合の設定手順です。

環境を再構築するために IM データベースを削除する場合は、事前にバックアップを取得してください。バックアップの方法については、マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager 運用ガイド」の「1.2 データベースの管理」を参照してください。

##### 1. JP1/IM - Manager を停止する。

物理ホスト環境、論理ホスト環境すべての JP1/IM - Manager を停止してください。JP1/IM - MO を使用している場合は、接続元の JP1/IM - MO の JP1/IM - Message Optimizer サービスも停止してください。

##### 2. jcodbunsetup コマンドを実行し、統合監視 DB を削除する。

```
jcodbunsetup -h 論理ホスト名 -c {online|standby} [-q]
```

引数により、論理ホスト名、アンセットアップ種別、処理の継続を確認するメッセージの表示の有無を指定します。

- 論理ホスト名 (-h オプション)

実行系サーバでセットアップした論理ホスト名を指定します。

- アンセットアップ種別 (-c オプション)

実行系ホストでの統合監視 DB を削除する場合は「online」、待機系ホストでの統合監視 DB を削除する場合は「standby」を指定します。

- 処理の継続を確認するメッセージの表示の有無 (-q オプション)

コマンド実行後に処理の実行を確認するメッセージを表示しない場合は「-q」を指定します。コマンド実行後に処理の実行を確認するメッセージを表示する場合は「-q」を指定しません。

jcodbunsetup コマンドについては、マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcodbunsetup」(1. コマンド)を参照してください。

3. jcfdbunsetup コマンドを実行し、IM 構成管理 DB を削除する。

```
jcfdbunsetup -h 論理ホスト名 -c {online|standby} [-q]
```

引数により、論理ホスト名、アンセットアップ種別、処理の継続を確認するメッセージの表示の有無を指定します。

- 論理ホスト名 (-h オプション)  
実行系サーバでセットアップした論理ホスト名を指定します。
- アンセットアップ種別 (-c オプション)  
実行系ホストでの IM 構成管理 DB を削除する場合は「online」、待機系ホストでの IM 構成管理 DB を削除する場合は「standby」を指定します。
- 処理の継続を確認するメッセージの表示の有無 (-q オプション)  
コマンド実行後に処理の実行を確認するメッセージを表示しない場合は「-q」を指定します。コマンド実行後に処理の実行を確認するメッセージを表示する場合は「-q」を指定しません。

jcfdbunsetup コマンドについては、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcfdbunsetup」(1. コマンド)を参照してください。

4. 次のファイルおよびディレクトリを削除する。

- 物理ホストのとき  
/var/opt/jplimm/data/imcf/imconfig 以下のファイル  
/var/opt/jplimm/data/imcf/profiles 以下のファイルおよびディレクトリ
- 論理ホストのとき  
共有ディレクトリ /data/imcf/imconfig 以下のファイル  
共有ディレクトリ /data/imcf/profiles 以下のファイルおよびディレクトリ

## (2) 論理ホストの削除

UNIX で論理ホストを削除する場合は、JP1/Base の jbsunsetcnf コマンドを使用します。次のコマンドを実行してください。

```
/opt/jp1base/bin/jbsunsetcnf -i -h 論理ホスト名
```

jbsunsetcnf コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

これによって、論理ホストが削除されます。なお、論理ホストを削除すると、JP1/Base、JP1/IM - Manager、JP1/AJS、JP1/Power Monitor (06-02 以降) が一括して削除されます。

共有ディスク上の共有ファイル、共有フォルダは削除されません。手作業で削除してください。

## (3) JP1/IM - Manager の論理ホストだけを削除する手順

JP1/Base、JP1/IM - Manager、JP1/AJS、JP1/Power Monitor (06-02 以降) の論理ホ

## 6. クラスタシステムでの運用と環境構築

ストは削除しないで、JP1/IM - Manager および IM データベースだけを削除する手順を次に示します。

1. IM データベースを使用している場合は、「(1) IM データベースの削除」の手順で IM データベースを削除する。
2. 停止前に、接続中の JP1/IM - View はログアウトして切断する。
3. JP1/IM - Manager, JP1/Base を順にクラスタソフトの操作で停止する
4. 実行系 / 待機系のマシンで次のコマンドを実行して共通定義を削除する。
  - [ 論理ホスト名 ¥JP1CONSOLEMANAGER¥] キー  
/opt/jp1base/bin/jbsunsetcnf -h 論理ホスト名 -c JP1CONSOLEMANAGER
  - [ 論理ホスト名 ¥JP1SCOPE¥] キー  
/opt/jp1base/bin/jbsunsetcnf -h 論理ホスト名 -c JP1SCOPE
  - [ 論理ホスト名 ¥JP1CONFIG¥] キー  
/opt/jp1base/bin/jbsunsetcnf -h 論理ホスト名 -c JP1CONFIG
5. JP1/IM - Manager の共有ファイル, 共有ディレクトリを削除する。
6. クラスタソフトで、起動スクリプト ( jco\_start\_cluster ) を実行しないように設定を確認する。

## 6.4 クラスタ運用時の注意事項

クラスタシステムで多重起動を行う場合、多重起動する論理ホストの数だけ、システムのリソースが必要となります。

WWW ページ版の JP1/IM - View は、クラスタシステムに対応していません。JP1/IM - View を使用してください。

クラスタシステムで JP1/IM - Manager の設定を行う場合は、物理ホストで動作している JP1/IM - Manager を必ず停止してください。物理ホストの JP1/IM - Manager を停止しないまま、クラスタシステムの設定を行った場合、論理ホストのサービスが正常に動作しなくなります。サーバを再起動して、回復してください。

クラスタシステムで起動する場合、論理ホストで使用する認証サーバを必ず設定してから JP1/IM - Manager を起動してください。認証サーバの設定方法については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。また、JP1/IM - Manager を起動する際は、設定した認証サーバが起動していることを確認してから、JP1/IM - Manager を起動してください。

論理ホストの認証サーバの設定およびユーザー登録を行う場合、必ず実行系のホストで操作をしてください。また、ユーザー登録を行う場合は、必ず論理ホストのサービスを起動してから行ってください。

ログイン中に系切り替えて認証サーバが切り替わった場合、JP1/IM - Manager では、通信障害が発生し、系切り替え後に回復します。

JP1/IM - Manager の動作に問題がある場合は、認証サーバをクラスタシステム以外の場所に設置しておくことで、回避できます。

Windows の場合、実行系の定義を退避するときに `jbsgetcnf` コマンドに指定する論理ホスト名には、論理ホストを定義したときに指定した名称と、大文字・小文字が同じになるように指定してください。

誤って異なる指定を行った場合は、論理ホストを削除してから再度設定を行ってください。

IM 構成管理を使用していない場合、クラスタシステムで構成定義情報を配布する場合は、構成定義ファイルを次の名称で作成してください。

Windows の場合

共有フォルダ ¥jplbase¥conf¥route¥jbs\_route.conf

UNIX の場合

共有ディレクトリ /jplbase/conf/route/jbs\_route.conf

フェールオーバー中に発生したログ情報は収集しません。

## 6.5 非クラスタシステムでの論理ホストの運用と環境構築

---

フェールオーバーしない論理ホストの構築および運用についての概要を説明します。

フェールオーバーしない論理ホストも、通常のクラスタシステムで運用する場合の論理ホストと同じ手順でセットアップして運用します。

### 6.5.1 非クラスタシステムで論理ホストを運用する場合の構成の検討

複数の論理ホストで JP1/IM - Manager を起動すると、それぞれの JP1/IM - Manager がシステムリソース（メモリー・ディスク・プロセス・セマフォなど）を使用します。同時に起動する JP1/IM - Manager の数に合わせて、リソース量も見積もってください。

または、システムの性能に合わせて、同時に起動する JP1/IM - Manager の数を調整してください。複数の JP1/IM - Manager を同時に実行してリソースが不足すると、システムが正常に動作しません。同時に起動する論理ホストの数は 2 ~ 3 を目安にしてください。

なお、メモリー所要量およびディスク占有量の見積もりについては、JP1/IM - Manager のリリースノートを参照してください。

### 6.5.2 非クラスタシステムで論理ホストを運用する場合の環境設定

クラスタソフトと連携しなくてもフェールオーバーしない論理ホスト環境で、JP1/IM - Manager を運用する手順を次に示します。

#### (1) 論理ホスト環境の準備

論理ホスト環境を作成するために、論理ホスト用のディスク領域および IP アドレスを用意してください。

##### 論理ホスト用のディスク領域

物理ホストやほかの論理ホストの JP1 が使用しているものとは別に、論理ホストの JP1/IM - Manager が専用で使用するファイルの格納先ディレクトリを、ローカルディスクに作成してください。

##### 論理ホスト用の IP アドレス

論理ホストの JP1/IM - Manager が使用する IP アドレスを、OS で割り当ててください。

IP アドレスの割り当ては、実 IP でもエイリアス IP でもかまいません。ただし、論理ホスト名から一意に特定できる IP アドレスにしてください。

これらに対する前提条件は、クラスタシステムでの運用の場合と同じです。ただし、フェールオーバーしない運用方法のため「サーバ間で引き継がれる」などの条件は除きます。

なお、「6. クラスタシステムでの運用と環境構築」で、共有ディスク・論理 IP アドレスと説明している部分は、上記で割り当てた論理ホスト用のディスク領域・IP アドレスに読み替えてください。

性能の見積もり

性能を見積もる際は、次のような観点でシステムとして動作できるか見積もってください。

- システム内で複数の JP1/IM - Manager が起動できるリソースを割り当てられるかどうかを見積もってください。リソースが十分に割り当てられないと、正しく動作しなかったり、十分な性能が確保できなかったりします。

## (2) 論理ホスト環境の JP1 のセットアップ

クラスタシステムの実行系サーバと同じ手順で、論理ホスト環境の JP1 をセットアップしてください。なお、クラスタシステムではフェールオーバーする両側のサーバに対してセットアップする必要がありますが、フェールオーバーしない論理ホストでは、動作するサーバだけセットアップしてください。

## (3) 論理ホスト環境の自動起動および自動停止の設定

論理ホスト環境の JP1 のセットアップ時に、自動起動および自動停止の設定は行われません。論理ホスト環境の自動起動および自動停止をする場合は、「2.18.3 自動起動および自動終了の設定」を参照してください。

## 6.5.3 非クラスタシステムでの論理ホスト運用

JP1/IM - Manager の操作、バックアップやリカバリーなど、フェールオーバーしない論理ホストの運用方法は、クラスタシステムで運用する論理ホストと同じです。ただし、クラスタソフトと連動してフェールオーバーすることを除きます。

### (1) 起動と停止

論理ホストの JP1 は、次の順に起動してください。

1. JP1/Base
2. JP1/IM - Manager

IM データベースを使用する場合は、次の順に起動してください。

1. JP1/Base
2. IM データベース
3. JP1/IM - Manager

## 6. クラスタシステムでの運用と環境構築

また、論理ホストの JP1 は、次の順に停止してください。

1. JP1/IM - Manager
2. JP1/Base

IM データベースを使用する場合は、次の順に停止してください。

1. JP1/IM - Manager
2. IM データベース
3. JP1/Base

### (2) 自動起動および自動停止の設定例

システム開始時および停止時に、論理ホスト用の JP1 サービスを自動起動および自動停止する場合は、次の手順で設定する必要があります。設定方法は、JP1/IM - Manager がサポートする OS によって異なります。OS ごとの設定方法を次に示します。

#### (a) Windows 環境の場合

1. 起動順序定義ファイル (JP1SVPRM.DAT) に、次の記述をテキストエディターで追記する。

格納先 : Base パス ¥conf¥boot¥JP1SVPRM.DAT

```
[Jp1BaseEvent_論理ホスト名]
Name=JP1/BaseEvent_論理ホスト名
ServiceName=JP1_Base_Event 論理ホスト名
```

```
[Jp1Base_論理ホスト名]
Name=JP1/Base_論理ホスト名
ServiceName=JP1_Base_論理ホスト名
StopCommand=jbs_spmd_stop.exe -h 論理ホスト名
```

```
[Jp1IM-Manager_DB_論理ホスト名]
Name=JP1/IM-Manager_DB_Server_論理ホスト名
ServiceName=HiRDBEmbeddedEdition_JMn
StopCommand=Managerパス¥bin¥imdb¥jimdbstop.exe -h 論理ホスト名
```

```
[Jp1IM-Manager_論理ホスト名]
Name=JP1/IM-Manager_論理ホスト名
ServiceName=JP1_Console_論理ホスト名
StopCommand=jco_spmd_stop.exe -h 論理ホスト名
```

JMn : n はクラスタセットアップ情報ファイルの LOGICALHOSTNUMBER と同じものを指定してください。

StopCommand パラメーターで指定しているコマンドは、JP1/Power Monitor からのシャットダウン時に実行されます。

#### (b) HP-UX 環境の場合

1. 論理ホスト用の自動起動および自動停止スクリプトを作成する。

格納先 : /sbin/init.d/jpl\_service\_cluster

自動起動および自動停止スクリプト例

```

#!/bin/sh

## Set Environment-variables
PATH=/sbin:/bin:/usr/bin:/opt/jplbase/bin:/opt/jplcons/bin
export PATH
JP1_HOSTNAME=論理ホスト名
export JP1_HOSTNAME

case $1 in
start_msg)
echo "Start JP1 Service $JP1_HOSTNAME"
;;

stop_msg)
echo "Stop JP1 Service $JP1_HOSTNAME"
;;

'start')
if [ -x /etc/opt/jplbase/jbs_start.cluster ]
then
/etc/opt/jplbase/jbs_start.cluster
fi
if [ -x /etc/opt/jplcons/jco_start.cluster ]
then
/etc/opt/jplcons/jco_start.cluster
fi
;;

'stop')
if [ -x /etc/opt/jplcons/jco_stop.cluster ]
then
/etc/opt/jplcons/jco_stop.cluster
fi
if [ -x /etc/opt/jplbase/jbs_stop.cluster ]
then
/etc/opt/jplbase/jbs_stop.cluster
fi
;;

esac

exit 0

```

2. 手順1で作成したスクリプトに対してリンクの設定をする。

#### 起動スクリプト

次のコマンドを実行してリンクの設定をします。

```
ln -s /sbin/init.d/jpl_service_cluster /sbin/rc2.d/
S***_JP1_SERVICE
```

\*\*\* が大きい数字ほど、あとから起動スクリプトが実行されます。

#### 停止スクリプト

次のコマンドを実行してリンクの設定をします。

```
ln -s /sbin/init.d/jpl_service_cluster /sbin/rc1.d/
K***_JP1_SERVICE
```

## 6. クラスタシステムでの運用と環境構築

\*\*\* が大きい数字ほど、あとから停止スクリプトが実行されます。

一般的に起動される順番が早いほど、停止する順番はあとから実行されるように設定します。

### (c) Solaris 環境の場合

#### 1. 論理ホスト用の自動起動および自動停止スクリプトを作成する。

格納先: /etc/init.d/jp1\_service\_cluster

自動起動および自動停止スクリプト例

```
#!/bin/sh

## Set Environment-variables
PATH=/sbin:/bin:/usr/bin:/opt/jplbase/bin:/opt/jplcons/bin
export PATH
JP1_HOSTNAME=論理ホスト名
export JP1_HOSTNAME

case $1 in
start_msg)
echo "Start JP1 Service $JP1_HOSTNAME"
;;

stop_msg)
echo "Stop JP1 Service $JP1_HOSTNAME"
;;

'start')
if [ -x /etc/opt/jplbase/jbs_start.cluster ]
then
/etc/opt/jplbase/jbs_start.cluster
fi
if [ -x /etc/opt/jplcons/jco_start.cluster ]
then
/etc/opt/jplcons/jco_start.cluster
fi
;;

'stop')
if [ -x /etc/opt/jplcons/jco_stop.cluster ]
then
/etc/opt/jplcons/jco_stop.cluster
fi
if [ -x /etc/opt/jplbase/jbs_stop.cluster ]
then
/etc/opt/jplbase/jbs_stop.cluster
fi
;;

esac

exit 0
```

#### 2. 手順 1 で作成したスクリプトに対してリンクの設定をする。

起動スクリプト

次のコマンドを実行してリンクの設定をします。

```
ln -s /etc/init.d/jp1_service_cluster /etc/rc2.d/
S**_JP1_SERVICE
```

\*\* が大きい数字ほど、あとから起動スクリプトが実行されます。

#### 停止スクリプト

次のコマンドを実行してリンクの設定をします。

```
ln -s /etc/init.d/jp1_service_cluster /etc/rc0.d/
K**_JP1_SERVICE
```

\*\* が大きい数字ほど、あとから停止スクリプトが実行されます。

一般的に起動される順番が早いほど、停止する順番はあとから実行されるように設定します。

#### (d) AIX 環境の場合

1. mkitab コマンドで /etc/inittab ファイルに次の記述を追加する。

```
# mkitab -i hnttr2mon "jp1base:2:wait:/etc/opt/jp1base/
jbs_start.cluster 論理ホスト名"
# mkitab -i jp1base "jp1cons:2:wait:/etc/opt/jp1cons/
jco_start.cluster 論理ホスト名"
```

この記述を追加することで、システムの起動時に JP1 サービスの起動処理が実行されます。

2. /etc/rc.shutdown の JP1/Base と JP1/IM - Manager を前提とする製品の記述のあとに、次の記述をテキストエディターで追記する。

```
test -x /etc/opt/jp1cons/jco_stop.cluster && /etc/opt/jp1cons/
jco_stop.cluster 論理ホスト名
test -x /etc/opt/jp1base/jbs_stop.cluster && /etc/opt/jp1base/
jbs_stop.cluster 論理ホスト名
test -x /opt/hitachi/HNTRLib2/etc/D002stop &&
/opt/hitachi/HNTRLib2/etc/D002stop
```

この記述を追加することで、システムの停止時に JP1 サービスの停止処理が実行されます。

#### (e) Linux 環境の場合

1. 論理ホスト用の自動起動および自動停止スクリプトを作成する。

格納先：/etc/rc.d/init.d/jp1\_service\_cluster

自動起動および自動停止スクリプト例

```
#!/bin/sh

## Set Environment-variables
PATH=/sbin:/bin:/usr/bin:/opt/jp1base/bin:/opt/jp1cons/bin
export PATH
JP1_HOSTNAME=論理ホスト名
export JP1_HOSTNAME

case $1 in
start_msg)
```

## 6. クラスタシステムでの運用と環境構築

```
echo "Start JP1 Service $JP1_HOSTNAME"
;;

stop_msg)
echo "Stop JP1 Service $JP1_HOSTNAME"
;;

'start')
if [ -x /etc/opt/jplbase/jbs_start.cluster ]
then
/etc/opt/jplbase/jbs_start.cluster
touch /var/lock/subsys/_JP1_BASE_$JP1_HOSTNAME
set_return
fi
if [ -x /etc/opt/jplcons/jco_start.cluster ]
then
/etc/opt/jplcons/jco_start.cluster
touch /var/lock/subsys/_JP1_CONS_$JP1_HOSTNAME
set_return
fi
;;

'stop')
if [ -x /etc/opt/jplcons/jco_stop.cluster ]
then
/etc/opt/jplcons/jco_stop.cluster
rm -f /var/lock/subsys/_JP1_CONS_$JP1_HOSTNAME
fi
if [ -x /etc/opt/jplbase/jbs_stop.cluster ]
then
/etc/opt/jplbase/jbs_stop.cluster
rm -f /var/lock/subsys/_JP1_BASE_$JP1_HOSTNAME
fi

;;
esac

exit 0
```

### 2. 手順1で作成したスクリプトに対してリンクの設定をする。

#### 起動スクリプト

次のコマンドを実行してリンクの設定をします。

```
ln -s /etc/rc.d/init.d/jpl_service_cluster /etc/rc.d/rc3.d/
S**_JP1_SERVICE
```

```
ln -s /etc/rc.d/init.d/jpl_service_cluster /etc/rc.d/rc5.d/
S**_JP1_SERVICE
```

\*\* が大きい数字ほど、あとから起動スクリプトが実行されます。

#### 停止スクリプト

次のコマンドを実行してリンクの設定をします。

```
ln -s /etc/rc.d/init.d/jpl_service_cluster /etc/rc.d/rc0.d/
K**_JP1_SERVICE
```

```
ln -s /etc/rc.d/init.d/jpl_service_cluster /etc/rc.d/rc6.d/
```

K\*\*\_JP1\_SERVICE

\*\* が大きい数字ほど、あとから停止スクリプトが実行されます。

一般的に起動される順番が早いほど、停止する順番はあとから実行されるように設定します。

なお、JP1 サービスの自動停止をする場合は、必ず自動起動もするようにしてください。自動停止だけを設定している場合、停止スクリプトが起動されません。

(f) 物理ホストおよび論理ホストの両方で自動起動および自動停止をする場合の設定

物理ホストおよび論理ホストの両方で自動起動および自動停止をしたい場合は、論理ホストの自動起動および自動停止の設定に加えて、次に示す設定をする必要があります。

なお、設定方法は OS ごとに異なります。OS ごとの設定方法を次に示します。

Windows 環境の場合

起動管理機能では、起動順序定義ファイル (JP1SVPRM.DAT) に記載された順番どおりに上から起動・停止処理が実行されます。物理ホストおよび論理ホストの起動順序を変更したい場合は、起動順序定義ファイル (JP1SVPRM.DAT) で、起動または停止したい順に、物理ホストおよび論理ホストの起動・停止順序を定義してください。

HP-UX, Solaris, および Linux の環境の場合

自動起動および自動停止の順序は、自動起動および自動停止スクリプトの数字部分 (S\*\* および K\*\* の \*\* 部分) の値によって決定されます。数字部分の値が大きいほど、あとから実行されます。物理ホストの自動起動および自動停止スクリプトへのシンボリックリンクは、インストール時に自動で作成されます。物理ホストも含めた自動起動および自動停止をする場合は、論理ホスト用に作成するシンボリックリンクの名称を変更して、物理ホストおよび論理ホストの起動および停止順序を調節してください。

なお、物理ホスト用の自動起動および自動停止スクリプトは、あらかじめ用意されています。物理ホストの自動起動および自動停止スクリプトへのシンボリックリンク一覧を次の表に示します。

表 6-13 物理ホストの自動起動および自動停止スクリプトへのシンボリックリンク一覧

OS 名	起動スクリプト	停止スクリプト
HP-UX	/sbin/rc2.d/S901jp1_cons	/sbin/rc1.d/K099jp1_cons
Solaris	/etc/rc2.d/S99_JP1_20_CONS	/etc/rc0.d/K01_JP1_80_CONS
Linux	/etc/rc.d/rc3.d/S99_JP1_20_CONS	/etc/rc.d/rc0.d/K01_JP1_80_CONS
	/etc/rc.d/rc5.d/S99_JP1_20_CONS	/etc/rc.d/rc6.d/K01_JP1_80_CONS

シンボリックリンク一覧の S\*\* および K\*\* の \*\* (数字) 部分の値と、論理ホストの自動起動および自動停止スクリプトのシンボリックリンクの S\*\* および K\*\* の \*\* (数字) 部分の値との大小関係によって、物理ホストおよび論理ホストの起動順序を調節してください。

## 6. クラスタシステムでの運用と環境構築

例えば、論理ホストを先に起動したい場合は、論理ホスト用に作成する自動起動スクリプトへのシンボリックリンク名 S\*\* の数字を、900 (HP-UX の場合) または 99 (Solaris, Linux の場合) より小さい値にしてください。

### AIX 環境の場合

物理ホストの自動起動および自動停止をする場合は、追加設定が必要です。追加設定については、「2.18.3 自動起動および自動終了の設定」を参照してください。

### (3) 論理ホストの JP1 に対する操作

論理ホストに作成した JP1 に対してコマンドを実行する場合は、クラスタシステムで動作する論理ホストと同様に論理ホスト名を明示して実行してください。

### (4) 論理ホストの引き継ぎ

非クラスタシステム環境の論理ホストでは共有ディスク上の管理情報が引き継がれないため、フェールオーバーに対応していません。複数のホストで論理ホスト IP を引き継ぐ運用はしないでください。

# 7

## ネットワーク構成に応じた運用と環境構築

この章では、ネットワーク構成に応じた運用と環境構築について説明します。

JP1/IM・Manager のホストが複数のネットワークに接続された構成や、ファイアウォールを経由した構成などの場合は、ネットワークの構成に応じた JP1/IM・Manager および JP1/Base の設定や運用検討が必要です。

---

7.1 JP1/Base による通信の制御

---

7.2 複数ネットワークでの運用

---

7.3 ファイアウォール環境での運用

---

## 7.1 JP1/Base による通信の制御

---

JP1/IM - Manager は、前提製品である JP1/Base の通信設定に依存して動作します。

例えば、複数 LAN（複数のネットワークに接続された構成）での通信の設定や、クラスターシステムで運用する場合の IP バインド方式などの通信方式は、JP1/Base の通信制御の機能を使って動作しています。

通信方法および設定内容については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」の次の説明を参照してください。

- 「概要」の章の JP1/Base の通信方式
- 「ネットワーク構成に応じた JP1/Base の通信設定」の章

## 7.2 複数ネットワークでの運用


ここでは、複数 LAN（複数のネットワークに接続された構成）でのシステム構成例とその構成例を基に必要な通信設定について説明します。

なお、複数 LAN に関する設定は、JP1/Base と共通です。JP1/Base で設定すると、その設定にあわせて JP1/IM - Manager が動作します。

### 7.2.1 構成例 1（クラスタ運用なし，JP1/IM - View 接続）

クラスタ運用していない状態で、マネージャーが互いにルーティングできない二つの LAN に接続されており、それぞれの LAN から JP1/IM - View を接続する場合の例を次に示します。

図 7-1 複数 LAN 環境での JP1/IM - View 接続（クラスタ運用なし）



この場合の各ホストの設定を次の表に示します。

表 7-1 HostX の設定（JP1/IM - Manager）

ホスト名	バインド方式	jp1host 設定
HostX	送信 ANY，受信 ANY	-
	送信 ANY，受信 IP	10.1.1.2，20.1.1.2

（凡例）

- : 設定不要

## 7. ネットワーク構成に応じた運用と環境構築

注 どちらの設定でも接続できます。

JP1/Base の通信設定を変更しなくても問題なく動作します（クラスタ運用しない場合、送受信ともに ANY バインド方式で動作します）。


表 7-2 HostA, HostB の設定 (JP1/IM - View)

ホスト名	接続ホスト	その他条件
HostA	HostX	ホスト名 HostX 10.1.1.2 の変換ができること
HostB	HostX	ホスト名 HostX 20.1.1.2 の変換ができること

### 7.2.2 構成例 2 (クラスタ運用なし, コマンド実行)

クラスタ運用していない状態で、マネージャーが互いにルーティングできない二つの LAN に接続されており、一方の LAN から JP1/IM - View でマネージャーに接続し、もう一方にあるホスト上でコマンドを実行する場合の例を次に示します。

図 7-2 複数 LAN 環境でのコマンド実行 (クラスタ運用なし)



この場合の各ホストの設定を次の表に示します。

表 7-3 HostX の設定 (JP1/IM - Manager)

ホスト名	バインド方式	jp1host 設定
HostX	送信 ANY, 受信 ANY	-
	送信 ANY, 受信 IP	10.1.1.2, 20.1.1.2

(凡例)

- : 設定不要

注 どちらの設定でも接続できます。

JP1/Base の通信設定を変更しなくても問題なく動作します ( クラスタ運用しない場合 , 送受信ともに ANY バインド方式で動作します )


表 7-4 HostA の設定 ( JP1/IM - View )

ホスト名	接続ホスト	その他条件
HostA	HostX	ホスト名 HostX 10.1.1.2 の変換ができること

### 7.2.3 構成例 3 ( クラスタ運用 , JP1/IM - View 接続 )

マネージャーが互いにルーティングできない二つの LAN に接続され、クラスタ運用されているとき、それぞれの LAN から JP1/IM - View を接続する場合の例を次に示します。

図 7-3 複数 LAN 環境での JP1/IM - View 接続 ( クラスタ運用 )



この場合の各ホストの設定を次の表に示します。

表 7-5 HostX, HostY, HostL の設定 ( JP1/IM - Manager )

ホスト名	バインド方式	jp1host 設定
HostX( 物理ホスト )	送信 ANY, 受信 IP	10.1.1.2, 20.1.1.2
HostY( 物理ホスト )	送信 ANY, 受信 IP	10.1.1.3, 20.1.1.3
HostL( 論理ホスト )	送信 ANY, 受信 IP	10.1.1.11, 20.1.1.11

## 7. ネットワーク構成に応じた運用と環境構築

なお、JP1/Base の通信設定が必要になります。設定の詳細については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のネットワーク構成に応じた JP1/Base の通信設定の章を参照してください。


表 7-6 HostA の設定 (JP1/IM - View)

ホスト名	接続ホスト	その他条件	図中の丸付き数字との対応
HostA	HostX	ホスト名 HostX 10.1.1.2 の変換ができること	1
	HostY	ホスト名 HostY 10.1.1.3 の変換ができること	2
	HostL	ホスト名 HostL 10.1.1.11 の変換ができること	3
HostB	HostX	ホスト名 HostX 20.1.1.1 の変換ができること	4
	HostY	ホスト名 HostY 20.1.1.2 の変換ができること	5
	HostL	ホスト名 HostL 20.1.1.11 の変換ができること	6

### 7.2.4 構成例 4 (クラスタ運用, コマンド実行)

マネージャーが互いにルーティングできない二つの LAN に接続され、クラスタ運用されているとき、一方の LAN から JP1/IM - View でマネージャーに接続し、もう一方にあるホスト上でコマンドを実行する場合の例を次に示します。

図 7-4 複数 LAN 環境でのコマンド実行 (クラスタ運用)



この場合の各ホストの設定を次の表に示します。

表 7-7 HostX, HostY, HostL の設定 (JP1/IM - Manager)

ホスト名	バインド方式	jp1host 設定
HostX(物理ホスト)	送信 ANY, 受信 IP	10.1.1.2, 20.1.1.2
HostY(物理ホスト)	送信 ANY, 受信 IP	10.1.1.3, 20.1.1.3
HostL(論理ホスト)	送信 ANY, 受信 IP	10.1.1.11, 20.1.1.11

なお, JP1/Base の通信設定が必要になります。設定の詳細については, マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のネットワーク構成に応じた JP1/Base の通信設定の章を参照してください。

表 7-8 HostA の設定 (JP1/IM - View)

ホスト名	接続ホスト	その他条件	図中の丸付き数字との対応
HostA	HostX	ホスト名 HostX 10.1.1.2 の変換ができること	1, 4
	HostY	ホスト名 HostY 10.1.1.3 の変換ができること	2, 5
	HostL	ホスト名 HostL 10.1.1.11 の変換ができること	3, 6

## 7.3 ファイアウォール環境での運用

ここでは、ファイアウォールを含むネットワーク環境で JP1/IM を運用する場合について説明します。JP1/IM ではファイアウォールを介したシステム構成に対応しています。

### 7.3.1 ファイアウォールの基礎知識

ファイアウォール環境での運用について説明する前に、まず、ファイアウォールの基礎知識について説明します。

ファイアウォールを含むネットワーク環境で JP1 を運用する場合、ファイアウォールの機能のうち、次の二つについて対応を検討する必要があります。

- パケット・フィルタリング（アクセスの制限）  
必要な通信だけを許可し、許可していない不正な通信を防ぐ。
- NAT（アドレスの変換）  
IP アドレスを変換し、直接接続できない異なるアドレスのネットワークと接続する。  
また、IP アドレスを変換するマシンの存在を外部から隠す。

これらを検討し環境を設定するためには、ファイアウォールが通信を制御する方法を理解する必要があります。

#### ！ 注意事項

ここで説明する内容は、ファイアウォールの基礎を理解していただくための概要であり、実際にファイアウォールの検討や設定をするためには十分ではありません。実際にファイアウォールを設置する場合は、必ずファイアウォールのマニュアルやセキュリティの専門書を参照し十分に理解したうえで、検討や環境設定をしてください。

#### (1) パケット・フィルタリング

パケット・フィルタリングは、ファイアウォール経由で使用できるアプリケーションを、特定のアプリケーションだけに制限するための機能です。ファイアウォールを通過する通信パケットを一つずつ確認し、あらかじめ指定した通過条件に一致しないパケットを破棄することで、不正な通信がファイアウォールを通過することを防ぎます。これによって、通過条件に指定されたアプリケーションだけがファイアウォール経由で使用できます。

JP1/IM は、パケット・フィルタリングに対応しています。

##### (a) パケット・フィルタリングを設定するには

パケット・フィルタリングを設定するには、次の作業が必要です。

1. アプリケーションが使用するポート番号など通信の方式を調べる。  
ファイアウォールの通過条件として設定するポート番号や IP アドレスおよび通過方

向を確認します。

JP1/IM の場合、この章の説明とマニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「付録 C ポート番号」の説明を参照して、通信方法を確認してください。

2. ファイアウォールに通過条件を設定する。

まず、すべての通過を禁止してから、特定のアプリケーションの通信だけがファイアウォールを通過できるよう通過条件を設定します。

JP1/IM の場合、先の手順で確認した JP1/IM の通信がファイアウォールを通過できるように設定してください。


(b) JP1/IM の場合の設定例

ここでは、JP1/IM - View と JP1/IM - Manager の間にファイアウォールがある環境を例に、パケット・フィルタリングの設定について説明します。

例：JP1/IM - View をファイアウォール経由で JP1/IM - Manager に接続する。

- JP1/IM - View のマシンの IP アドレスは 192.168.19.37 とする。
- JP1/IM - Manager のマシンの IP アドレスは 172.16.100.24 とする。
- ポート番号は、JP1 の標準のポート番号を使う。

図 7-5 パケット・フィルタリングの設定例



1. JP1 の通信の方法を調べる。

まず、パケット・フィルタリング設定に必要な情報である、JP1 の通信の方法を調べます。マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」の「付録 C.2 ファイアウォールの通過方向」の説明を参照すると、JP1/IM が使用する

## 7. ネットワーク構成に応じた運用と環境構築

ポート番号について次のような表で説明されています。

表 7-9 ファイアウォールの通過方向

項番	サービス名	ポート番号	ファイアウォールの通過方向
1	jp1imevtcon	20115/tcp	JP1/IM - View JP1/IM - Manager ( JP1/IM - Central Console )
2	jp1imcmnda	20238/tcp	JP1/IM - View JP1/IM - Manager ( JP1/IM - Central Console ) JP1/IM - Manager ( JP1/IM - Central Console ) JP1/Base <sup>1</sup>
3	jp1imcss	20305/tcp	JP1/IM - View JP1/IM - Manager ( JP1/IM - Central Scope )
4	jp1cmnaming	22301/tcp	JP1/IM - View JP1/IM - Central Information Master
5	jp1cmssessmgr	22302/tcp	
6	jp1cmobjprov	22303/tcp	
7	jp1cminfocol	22304/tcp	
8	jp1imidm	23044/tcp	JP1/IM - Manager ( JP1/IM - Central Console ) JP1/IM - Incident Master
9	jp1imedts	23045/tcp	JP1/IM - Manager がインストールされたマシン内だけの通信となるため、ファイアウォールの設定は不要
10	jp1imegts	20383/tcp	JP1/IM - Manager がインストールされたマシン内だけの通信となるため、ファイアウォールの設定は不要
11	jp1rmregistry	20380/tcp	JP1/IM - View JP1/IM - Rule Operation
12	jp1rmobject	20381/tcp	
13	http	80/tcp <sup>2</sup>	WWW ページ版の JP1/IM - View ( WWW ブラウザー ) HTTP サーバ
14	jp1imcf	20702/tcp	JP1/IM - View JP1/IM - Manager ( IM 構成管理 )

注 1 マネージャーの JP1/Base が対象です。

注 2 HTTP サーバの設定によっては異なる場合があります。

この表は、次のような通信の方法を意味しています。

- サービス名とポート番号の欄

JP1 が通信で使用するサービス名とポート番号です。JP1/IM - View と JP1/IM - Manager の通信は、ポート番号 20115 ( サービス名 jp1imevtcon ), ポート番号 20238 ( サービス名 jp1imcmnda ), およびポート番号 20305 ( サービス名 jp1imcss ) を使い、通信のプロトコルは TCP であることがわかります。

- ファイアウォールの通過方向の欄

この欄は、接続開始時（コネクション確立時）の通信方向を意味しており、表中の矢印に接続します。接続開始時の方向は、ファイアウォール通過を許可する方向を制限したいときに必要な情報です。例えば、この表の項番 1 からは、JP1/IM - View から JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central Console）への方向で接続することがわかります。

- その他

表には直接書かれていませんが、表の情報と TCP の通信の仕様から考えると次のことがわかります。

TCP は双方向の通信であるため、行き（JP1/IM - View → JP1/IM - Manager）と帰り（JP1/IM - Manager → JP1/IM - View）の通信があります。通信での行きと帰りのパケットでは、送信元 IP アドレス（Source IP アドレス）と送信先 IP アドレス（Destination IP アドレス）が入れ替わります。

## 2. パケット・フィルタリングを設定する。

確認した JP1/IM - View と JP1/IM - Manager の通信の方法を基に、この通信だけがファイアウォールを通過できるように設定します。

パケット・フィルタリングの通過条件は次のようになります。

（例）フィルタリング条件：JP1/IM - View と JP1/IM - Manager の場合

表 7-10 パケット・フィルタリングの通過条件

項番	Source Address	Destination Address	Protocol	Source Port	Destination Port	Control
1	192.168.19.37	172.16.100.24	TCP	(ANY)	20115	accept
2	192.168.19.37	172.16.100.24	TCP	(ANY)	20238	accept
3	192.168.19.37	172.16.100.24	TCP	(ANY)	20305	accept
4	172.16.100.24	192.168.19.37	TCP	20115	(ANY)	accept
5	172.16.100.24	192.168.19.37	TCP	20238	(ANY)	accept
6	172.16.100.24	192.168.19.37	TCP	20305	(ANY)	accept
7	(ANY)	(ANY)	(ANY)	(ANY)	(ANY)	reject

この表は、パケットを確認する条件と条件に一致した場合の制御を示しています。

Control の列は、ファイアウォールがパケットの通過を許可（accept）するか、拒否（reject）するかの指定です。（ANY）は、OS により割り当てられる任意の空きポート番号が使うという意味です。

この表のフィルタリング条件に合わせて、ファイアウォールのパケット・フィルタリングを設定します。

なお、具体的な設定方法はファイアウォールによって異なります。ご使用のファイアウォールのマニュアルを参照してください。

## (2) NAT (アドレス変換)

NAT (Network Address Translator : アドレス変換) は、プライベートな IP アドレスと、グローバルな IP アドレスとを相互に変換する機能です。アドレス変換をすることで、プライベート側のアドレスが外部から隠され、内部のマシンのセキュリティを高めることができます。なお、NAT は、ファイアウォールだけではなく、ルーターの機能として提供されている場合もあります。

JP1 は、スタティック・モード (あらかじめ決められたルールに従ってアドレスを変換する方法) の NAT にだけ対応しています。

### (a) NAT を設定するには

NAT を設定するには、次の作業が必要です。

#### 1. 使用する IP アドレスを確認する。

まず、アプリケーションが使用する IP アドレスを確認します。IP アドレスを一つしか使っていないマシンの場合は単純ですが、複数のネットワークアダプターがある (つまり複数の IP アドレスがある) 場合や、クラスタシステムで論理 IP アドレスを使う場合などは、アプリケーションによってどの IP アドレスを使用するかが異なります。

JP1/IM の場合、JP1/Base で通信の設定をしている場合や、クラスタ運用で論理 IP アドレスを使用する場合など、設定によって使用する IP アドレスが異なります。

#### 2. アドレスの変換ルールを検討し設定する。

アプリケーションが使用する IP アドレスが確認できたら、変換後の IP アドレスを決めます。

アドレスの変更ルールが決まったら、NAT に設定します。

### (b) JP1/IM の場合の設定例

ここでは、JP1/IM - View と JP1/IM - Manager の間にファイアウォールがある環境を例に、NAT の設定について説明します。


例：JP1/IM - View からアドレス変換した JP1/IM - Manager に接続する。

- JP1/IM - View のマシンの IP アドレスは 192.168.19.37 とする。
- JP1/IM - Manager のマシンの IP アドレスは 172.16.100.24 とする。

この JP1/IM - Manager の IP アドレスを、JP1/IM - Manager ' の IP アドレス 192.168.100.24 に変換する。

JP1/IM - View からは変換後の 192.168.100.24 に接続する。

図 7-6 NAT の設定例



注意：これは NAT でのアドレス変換の例であり，ほかの変換方法の場合もあります。

1. 使用する IP アドレスを確認する。  
 まず，NAT の設定に必要な情報である，JP1 が使用する IP アドレスを調べます。  
 今回の例では，ホスト名 (hostname の結果) に対応する IP アドレスを使って通信します。
2. アドレス変換ルールを検討し設定する。  
 JP1/IM - Manager のマシンの IP アドレスを NAT によって 172.16.100.24 から 192.168.100.24 へアドレス変換するよう変換ルールを決めます。  
 (例) アドレス変換ルール：172.16.100.24 を 192.168.100.24 に変換

表 7-11 アドレス変換ルール

項番	Source Address	Destination Address	Source Address (Transrated)	Destination Address (Transrated)
1	(ANY)	192.168.100.24	(ANY)	172.16.100.24
2	172.16.100.24	(ANY)	192.168.100.24	(ANY)

## 7. ネットワーク構成に応じた運用と環境構築

この表は、元のパケットと、アドレス変換したパケット (Translated) との対応を示しています。

このアドレス変換ルールをファイアウォールの NAT 設定に定義します。

なお、具体的な設定方法はファイアウォールやルーターによって異なりますので、ご使用の製品のマニュアルを参照してください。

JP1/IM - View がアクセスするのは、実際の JP1/IM - Manager のマシンのアドレス (172.16.100.24) ではなく、アドレス変換したあとのアドレス (192.168.100.24) となります。

このため、JP1/IM - View からは、あたかもアドレス (192.168.100.24) のホスト JP1/IM - Manager' にアクセスしているように見えます。

### (3) ファイアウォール環境での運用する JP1 の通信設定

ファイアウォールを経由するネットワーク環境で JP1 を運用する場合は、JP1 の通信方式を IP バインド方式に設定することと、複数 LAN 接続の設定による影響を考慮してください。

ファイアウォール環境で JP1 を運用するには、これまで説明したようにパケット・フィルタリングや NAT に、IP アドレスとポート番号による条件を設定する必要があります。

このため、JP1 が使用する IP アドレスを明確にする必要があり、JP1 の使用する IP アドレスが JP1 の設定によって決められる IP バインド方式が適しています。

例えば、JP1 を実行するサーバが、複数の LAN に接続されている構成やクラスタシステム構成では、使用する IP アドレスが OS によって決められる場合があります。意図しない IP アドレスが使われることがあります。この場合は、JP1 の通信方式を IP バインド方式に設定し、JP1 の環境設定で指定した IP アドレスを使って通信することで対処できます。

## 7.3.2 JP1/IM の通信

JP1/IM の通信について、ポート番号、IP アドレス、アドレス変換 (NAT) の対応を説明します。

なお、JP1/IM の機能には、前提製品 JP1/Base の機能を使用しているため、JP1/IM と JP1/Base の通信をまとめて説明をします。

### (1) ポート番号

#### (a) ポート番号

JP1/IM および JP1/Base が使用するポート番号と、ファイアウォールの通過方向 (コネクション確立の方向) は、次の説明を参照してください。

- JP1/Base のポート番号：マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のポート番号の説明
- JP1/IM のポート番号：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・

## 設計ガイド」の「付録 C ポート番号」


## (b) システム構成例と通信

システム構成の例により、使用するポート番号とファイアウォール通過方向（コネクション確立の方向）を説明します。

**!** 注意事項

ファイアウォールのホストで JP1 を使用する場合、自ホスト内の通信については、JP1 が使うすべてのポートを通過できるように設定してください。これは、JP1 のプロセス同士の通信にポートを使用するためです。

図 7-7 システム構成（例）



1. HOST-M1 に、HOST-V の JP1/IM - View で接続する。
2. HOST-M1 の下位に HOST-M2 を設置する。
3. HOST-M1 の下に HOST-A1，HOST-M2 の下に HOST-A2 をエージェントとして設置する。

## 4. HOST-M1 の認証サーバを，HOST-AUTH に設定する。

## 認証サーバと，マネージャーおよびエージェントの通信

マネージャーまたはエージェント (JP1/Base)	通過方向	認証サーバ (JP1/Base)
(ANY)		20240/tcp (jp1bsuser)

この表はシステム構成例の，各ホストと HOST-AUTH の通信に相当します。

## ビューアーとマネージャーの通信

JP1/IM - View	通過方向	マネージャー (JP1/IM および JP1/Base)
(ANY)		20115/tcp (jp1imevtcon) 20238/tcp (jp1imcmda) 20305/tcp (jp1imcss) <sup>1</sup> 22301/tcp (jp1cmnaming) <sup>2</sup> 22302/tcp (jp1cmsessmgr) <sup>2</sup> 22303/tcp (jp1cmobjprov) <sup>2</sup> 22304/tcp (jp1cminfocol) <sup>2</sup> 20380/tcp (jp1rmregistry) <sup>3</sup> 20381/tcp (jp1rmobject) <sup>3</sup> 20702/tcp (jp1imcf) <sup>4</sup>

注 1 jp1imcss のポートは，JP1/IM - Manager (JP1/IM - Central Scope) を使用する  
場合だけ使用します。

注 2 これらのポートは，JP1/IM - Central Information Master を使用する  
場合だけ使用します。

注 3 これらのポートは，JP1/IM - Rule Operation を使用する  
場合だけ使用します。

注 4 jp1imcf のポートは，JP1/IM - Manager (IM 構成管理) を使用する  
場合だけ使用します。

この表はシステム構成例の，HOST-V1 と HOST-M1 の通信に相当します。

なお，HOST-V1 で WWW ページ版の JP1/IM - View を使用する場合は，次のように  
設定します。

WWW ページ版の JP1/IM - View ( WWW ブラウザー )	通過方向	マネージャー ( HTTP サーバおよび JP1/IM - Manager )
( ANY )		80/tcp 20115/tcp ( jp1imevtcon )

注 WWW ブラウザーから HTTP サーバへアクセスするときに使用します。なお、HTTP サーバの設定によっては異なる場合があります。

#### JP1/IM - View とエージェントの通信

JP1/IM - View とエージェント ( JP1/Base ) の通信はありません。

#### 上位マネージャーと下位マネージャーの通信

上位マネージャー ( JP1/IM および JP1/Base )	通過方向	下位マネージャー ( JP1/IM および JP1/Base )
( ANY )		20098/tcp ( jp1imevt ) 20099/tcp ( jp1imevtapi ) 20237/tcp ( jp1imrt ) 20239/tcp ( jp1imcmcdc ) 20306/tcp ( jp1bsplugin ) 20600/tcp ( jp1bscom )
20098/tcp ( jp1imevt ) 20239/tcp ( jp1imcmcdc )		( ANY )
20600/tcp ( jp1bscom )		( ANY )

この表はシステム構成例の、HOST-M1 と HOST-M2 の通信に相当します。

なお、イベント転送は下位から上位だけ、コマンド実行は上位から下位だけであることを前提にしています。

#### マネージャーとエージェントの通信

マネージャー ( JP1/IM および JP1/Base )	通過方向	エージェント ( JP1/Base )
( ANY )		20098/tcp ( jp1imevt ) 20099/tcp ( jp1imevtapi ) 20237/tcp ( jp1imrt ) 20239/tcp ( jp1imcmcdc ) 20306/tcp ( jp1bsplugin ) 20600/tcp ( jp1bscom )
20098/tcp ( jp1imevt ) 20239/tcp ( jp1imcmcdc )		( ANY )

## 7. ネットワーク構成に応じた運用と環境構築

マネージャー ( JP1/IM および JP1/Base )	通過方向	エージェント ( JP1/Base )
20600/tcp ( jp1bscom )		( ANY )

この表はシステム構成例の、HOST-M1 と HOST-A1 や HOST-A2 , および HOST-M2 と HOST-A2 の通信に相当します。

### JP1/SES イベントを使用する場合

なお、JP1/SES 形式の JP1 イベントを扱う場合は、これまでの説明に加えて、次の設定が必要です。

- サービス名 JP1AutoJob ( Windows の場合 ) または jesrd ( UNIX の場合 ) で任意のポート番号を定義する。
- 定義したポート番号で、JP1/SES イベントを扱う製品と JP1/Base の間が、双方向で通過できるように、ファイアウォールに設定する。

詳細については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

### 参考

JP1/IM - Incident Master ホスト、JP1/IM - Central Information Master ホストとの通信 JP1/IM - Incident Master や JP1/IM - Central Information Master と連携する場合も、ポートを使って通信を行っています。その際のファイアウォールの通過方向は次のようになります。

- マネージャーと JP1/IM - Incident Master ホストの通信

マネージャー ( JP1/IM - Manager および JP1/ Base )	通過方向	JP1/IM - Incident Master ホスト ( JP1/IM - Incident Master および JP1/Base )
( ANY )		23044/tcp ( jp1imidm )
20306/tcp ( jp1bsplugin )		( ANY )

- マネージャーと JP1/IM - Central Information Master ホストの通信

マネージャー ( JP1/IM - Manager および JP1/ Base )	通過方向	JP1/IM - Central Information Master ホスト ( JP1/IM - Central Information Master および JP1/Base )
( ANY )		20306/tcp ( jp1bsplugin )

## (2) IP アドレス

JP1/IM および JP1/Base が使う IP アドレスについて説明します。

IP アドレスでフィルタリングする場合や、アドレス変換 (NAT) をする場合は、ここで説明する IP アドレスを指定してください。

なお、JP1/IM は、前提製品 JP1/Base の機能を使って通信方法を制御しています。

設定の詳細については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のネットワーク構成に応じた JP1/Base の通信設定の章を参照してください。

### (a) 通常のシステムの場合

クラスタではない通常のシステムで、論理ホストのセットアップをしていない場合に使用する IP アドレスを説明します。

受信側 IP アドレス (受信側が ANY バインドの場合)

JP1 のサービスが接続を受け付ける IP アドレスです。

ホスト名 (hostname コマンドの結果) に対応する IP アドレスを使います。

送信側 IP アドレス (送信側が ANY バインドの場合)

JP1 のサービスへ接続する側が使う IP アドレスです。

JP1 では自 IP アドレスを指定せずにコネクション要求 (connect 関数を実行) します。この場合、OS の仕様に依存し、接続先に対応した IP アドレスが OS によって割り当てられます。一般に、接続先 IP アドレスへパケットを送るときに使われる NIC に対応した IP アドレスが割り当てられますが、詳細については OS の TCP/IP 制御の仕様を確認してください。

### (b) クラスタシステムの場合

クラスタシステムで論理ホスト環境のセットアップをしている場合、通常のシステムと異なり、次の IP アドレスを使用します。

受信側 IP アドレス (受信側が IP バインドの場合)

JP1 のサービスが接続を受け付ける IP アドレスです。

物理ホスト環境は、物理ホスト名 (hostname コマンドの結果) に対応した IP アドレスを使います。論理ホスト環境は、論理ホスト名に対応した論理 IP アドレスを使います。

送信側 IP アドレス (送信側が IP バインドの場合)

JP1 のサービスへ接続する側が使う IP アドレスです。

物理ホスト環境は、物理ホスト名 (hostname コマンドの結果) に対応した IP アドレスを使います。論理ホスト環境は、論理ホスト名に対応した論理 IP アドレスを使います。

(c) 通信設定をカスタマイズしている場合の注意

「7.3.2(2)(a) 通常のシステムの場合」および「7.3.2(2)(b) クラスタシステムの場合」の説明は、JP1 をセットアップしたままの標準的な通信設定の場合の動作です。JP1/Base で `jp1hosts` を定義するなど複数 LAN 接続の設定をカスタマイズしている場合は、受信側・送信側の通信方式 (ANY バインド, IP バインド) の組み合わせによって動作が決まりますので注意してください。

受信側: IP バインド, 送信側: ANY バインドになるようにカスタマイズしている場合は、受信側は「7.3.2(2)(b) クラスタシステムの場合」の説明の動作, 送信側は「7.3.2(2)(a) 通常のシステムの場合」の説明の動作になります。

また、`jp1hosts` 情報を設定している場合、`jp1hosts` 情報に定義されたホスト名および IP アドレスに関しては、`hosts` ファイルの定義は参照されませんので注意してください。

例えば、`jp1hosts` 情報に次のように定義されていると仮定します。

```
hostA 100.0.0.10 200.0.0.10
```

また、`hosts` ファイルに次のように定義されていると仮定します。

```
100.0.0.10 hostA hostB
200.0.0.10 hostC
```

この場合、`hostA`、IP アドレス 100.0.0.10、および IP アドレス 200.0.0.10 に関しては、`hosts` ファイルは参照されません。このため、`jp1hosts` 情報に定義されていない `hostB` および `hostC` を構成定義ファイルに指定しても、システム構成を定義することはできません。

(3) アドレス変換 (NAT) の対応

JP1/IM は、スタティック・モードでのアドレス変換 (NAT) に対応しています。

JP1/IM が使用する IP アドレスを、適切に変換できるよう、NAT に設定してください。

# 8

## ほかの統合管理製品と連携するための設定

この章では、JP1/IM とほかの統合管理製品を連携する場合の環境設定について説明します。

---

8.1 JP1/IM - Service Support と連携する

---

8.2 JP1/IM - Incident Master と連携する

---

8.3 JP1/IM - Rule Operation と連携する

---

## 8.1 JP1/IM - Service Support と連携する

---

JP1/IM - Service Support と連携する場合には、JP1/IM - Service Support 画面呼び出しを設定する必要があります。

### 8.1.1 JP1/IM - Service Support 画面呼び出し設定

JP1/IM - View から JP1/IM - Service Support の [ 登録先プロセスワークボード選択 ] 画面を呼び出す場合、JP1/IM - View のログイン先の JP1/IM - Manager ( JP1/IM - Central Console ) が管理するインシデント手動登録定義ファイル ( `incident.conf` ) を編集する必要があります。なお、WWW ページ版の JP1/IM - View から JP1/IM - Service Support の [ 登録先プロセスワークボード選択 ] 画面を呼び出す場合も、同様の設定が必要です。

また、JP1/IM - Service Support 画面の呼び出しを設定した場合、JP1/IM - Incident Master 画面の呼び出しを設定できません。

JP1/IM - Service Support 画面の呼び出し設定をする手順を次に示します。

1. インシデント手動登録定義ファイル ( `incident.conf` ) をテキストエディターなどで編集する。
2. インシデント手動登録定義ファイル ( `incident.conf` ) の `SS_URL=` に指定したポート番号について、ファイアウォールを通過できるように設定する。  
JP1/IM - View のマシンから、JP1/IM - Service Support のマシンに対して、ファイアウォールを通過できるようにします。
3. `jco_spm�_reload` コマンドを実行するか、JP1/IM - Manager を再起動する。
4. JP1/IM - View から JP1/IM - Manager ( JP1/IM - Central Console ) に再ログインする。  
定義した内容が有効になります。

インシデント手動登録定義ファイル ( `incident.conf` ) の詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「インシデント手動登録定義ファイル ( `incident.conf` )」( 2. 定義ファイル ) を参照してください。

## 8.2 JP1/IM - Incident Master と連携する

JP1/IM - Incident Master と連携する場合には、次に示す設定をする必要があります。

インシデント登録サービスの起動設定

インシデント登録サービスの環境設定

JP1 イベントの取得開始位置の変更

JP1/IM - Incident Master 画面呼び出し設定

### 8.2.1 インシデント登録サービスの起動設定

インシデント登録サービスの起動設定の手順を次に示します。

1. インシデント登録サービスの起動設定をする。

次のコマンドを実行します。

```
jcoimdef -n ON
```

JP1/IM - Manager の起動時に、インシデント登録サービスが自動で起動するようになります。

jcoimdef コマンドについては、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「jcoimdef」(1. コマンド)を参照してください。

### 8.2.2 インシデント登録サービスの環境設定

インシデント登録サービスの動作環境を設定する手順を次に示します。

1. インシデント登録環境定義ファイルを作成する。

インシデント登録の実行環境の定義ファイルを作成します。

Windows の場合

定義ファイルは Console パス %conf%\jcdmain.conf です。この定義ファイルのモデルファイル (Console パス %default%\jcdmain.conf.update) をコピーしてから、定義内容を編集します。

```
cd Consoleパス
copy default%\jcdmain.conf.update conf%\jcdmain.conf
notepad conf%\jcdmain.conf
```

UNIX の場合

定義ファイルは /etc/opt/jp1cons/conf/jcdmain.conf です。この定義ファイルのモデルファイル (/etc/opt/jp1cons/default/jcdmain.conf.update) をコピーしてから、定義内容を編集します。

```
cd /etc/opt/jp1cons
cp -p default/jcdmain.conf.update conf/jcdmain.conf
```

## 8. ほかの統合管理製品と連携するための設定

```
vi conf/jcdmain.conf
```

インシデント登録環境定義ファイルの定義内容については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「インシデント登録環境定義ファイル(jcdmain.conf.update)」(2. 定義ファイル)を参照してください。

2. jbssetcnf コマンドを実行して定義を反映する。

Windows の場合

```
jbssetcnf Consoleパス¥conf¥jcdmain.conf
```

UNIX の場合

```
/opt/jp1base/bin/jbssetcnf /etc/opt/jp1cons/conf/jcdmain.conf
```

jbssetcnf コマンドを実行すると、JP1 共通定義情報ヘインシデント登録の実行環境の設定が反映されます。jbssetcnf コマンドについては、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

3. jco\_spm�\_reload コマンドを実行するか、JP1/IM - Manager を再起動する。  
定義内容が有効になります。

### 8.2.3 JP1 イベントの取得開始位置の変更

JP1 イベント取得開始位置の変更手順を次に示します。

1. インシデント登録用システムプロファイル(eds\_system.conf)をテキストエディターなどで編集する。
2. jco\_spm�\_reload コマンドを実行するか、JP1/IM - Manager を再起動する。  
定義した内容が有効になります。

インシデント登録用システムプロファイル(eds\_system.conf)については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「インシデント登録用システムプロファイル(eds\_system.conf)」(2. 定義ファイル)を参照してください。

### 8.2.4 JP1/IM - Incident Master 画面呼び出し設定

JP1/IM - View から JP1/IM - Incident Master の [ インシデントの登録 ] 画面を呼び出す場合、JP1/IM - View のログイン先の JP1/IM - Manager (JP1/IM - Central Console) が管理するインシデント手動登録定義ファイル(incident.conf)を編集する必要があります。なお、WWW ページ版の JP1/IM - View から JP1/IM - Incident Master の [ インシデントの登録 ] 画面を呼び出す場合も、同様の設定が必要です。

また、JP1/IM - Incident Master 画面の呼び出しを設定した場合、JP1/IM - Service Support 画面の呼び出しを設定できません。

JP1/IM - Incident Master 画面の呼び出し設定をする手順を次に示します。

1. インシデント手動登録定義ファイル ( `incident.conf` ) をテキストエディターなどで編集する。
2. インシデント手動登録定義ファイル ( `incident.conf` ) の `IDM_URL=` に指定したポート番号について、ファイアウォールを通過できるように設定する。  
JP1/IM - View のマシンから、JP1/IM - Incident Master のマシンに対して、ファイアウォールを通過できるようにします。
3. `jco_spmd_reload` コマンドを実行するか、JP1/IM - Manager を再起動する。
4. JP1/IM - View から JP1/IM - Manager ( JP1/IM - Central Console ) に再ログインする。  
定義した内容が有効になります。

インシデント手動登録定義ファイル ( `incident.conf` ) の詳細については、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「インシデント手動登録定義ファイル ( `incident.conf` )」(2. 定義ファイル) を参照してください。

## 8.3 JP1/IM - Rule Operation と連携する

---

JP1/IM - Rule Operation と連携する場合には、次に示す設定をする必要があります。

JP1/IM - Rule Operation 連携機能の有効設定

JP1/IM - Rule Operation への通知設定

[ イベントコンソール ] 画面での通知確認設定

### 8.3.1 JP1/IM - Rule Operation 連携機能の有効設定

JP1/IM - Rule Operation 連携機能を有効にするための設定手順を次に示します。なお、下記手順は、順不同で実行できます。また、引数を並べて実行することで、一度で設定を完了させることもできます。

1. JP1/IM - Rule Operation 連携機能を有効にする。  
次のコマンドを実行します。  
`jcoimdef -rule ON`
2. JP1/IM - Rule Operation ホストを指定する。  
次のコマンドを実行します。  
`jcoimdef -rulehost JP1/IM - Rule Operation ホスト名`
3. JP1/IM - Rule Operation にルール起動要求するイベントの発生を通知する JP1 ユーザーを指定する。  
次のコマンドを実行します。  
`jcoimdef -ruleuser JP1 ユーザー名`

JP1/IM - Manager を起動させたまま、`jcoimdef` コマンドの `-rule` オプションで、JP1/IM - Rule Operation 連携機能を有効または無効に設定変更した場合は、JP1/IM - Manager の再起動が必要です。また、接続中の JP1/IM - View も再起動が必要です。

JP1/IM - Manager を起動させたまま、`jcoimdef` コマンドの `-rulehost` オプションで JP1/IM - Rule Operation ホストの指定を変更する場合や、`jcoimdef` コマンドの `-ruleuser` オプションで JP1/IM - Rule Operation にルール起動要求のイベントの発生を通知する JP1 ユーザーの指定を変更する場合は、`jcoimdef` コマンドに `-i` オプションを指定して実行するか、`jco_spm�_reload` コマンドを実行してください。接続中の JP1/IM - View の再起動は必要ありません。

`jcoimdef` コマンドについては、マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「`jcoimdef`」(1. コマンド)を参照してください。

### 8.3.2 JP1/IM - Rule Operation への通知設定

JP1/IM - Rule Operation への通知は、自動アクションを利用して実行します。自動アクションの実行内容を次のように設定する以外は、通常の自動アクションと同じですので、「4.4 自動アクションの設定」を参考に設定してください。

- GUI による設定の場合：  
[アクション詳細設定]画面の設定項目[実行内容]で[ルール]を選択する。
- 定義ファイルによる設定の場合：  
自動アクション定義ファイル (actdef.conf) 内の自動アクション定義パラメータの設定項目「アクション」で「<RULE>」と指定する。設定項目「u= ユーザー名」, 「e= 環境変数ファイル名」および「d= 実行先ホスト名 | グループ名」は指定しない。

JP1/IM - Rule Operation への通知設定について

- [アクション詳細設定]画面について  
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス」の「2.26.1 [アクション詳細設定]画面」
- 自動アクション定義ファイル (actdef.conf) について  
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス」の「自動アクション定義ファイル (actdef.conf)」(2. 定義ファイル)

#### ! 注意事項

JP1/IM - Rule Operation への通知をやめる場合は、JP1/IM - Rule Operation へ通知設定しているアクションを自動アクションの定義から削除してください。

jcoidf コマンドの -rule オプションで JP1/IM - Rule Operation 連携機能を無効に設定しても、JP1/IM - Rule Operation へ通知設定しているアクションは、通常の自動アクションとして実行されてしまいます。

### 8.3.3 [ イベントコンソール ] 画面での通知確認設定

[ イベントコンソール ] 画面で JP1/IM - Rule Operation への通知確認をする場合には、次に示す手順で [ イベントコンソール ] 画面に [ アクション種別 ] が表示されるように設定する必要があります。

1. JP1/IM - View で JP1/IM - Rule Operation 連携機能が有効になっている JP1/IM - Manager ( JP1/IM - Central Console ) にログインする。  
[ イベントコンソール ] 画面が表示されます。
2. メニューバーから [ オプション ] - [ ユーザー環境設定 ] を選択する。

## 8. ほかの統合管理製品と連携するための設定

[ ユーザー環境設定 ] 画面が表示されます。

3. [ 表示できる項目 ] から「アクション種別」を選択し,[ -> ] ボタンをクリックし,  
[ 表示項目 ] に移動する。
4. [ OK ] ボタンをクリックする。

[ ユーザー環境設定 ] 画面については、マニュアル「JP1/Integrated Management・Manager 画面リファレンス」の「2.17 [ ユーザー環境設定 ] 画面」を参照してください。

---

# 索引

## C

---

console\_ja.html 222

Cosminexus

    連携用のセットアップ 273

CSV ファイルによる監視画面の作成 257

## H

---

HiRDB

    汎用監視オブジェクトの作成例 284

    連携用のセットアップ 274

Hitachi PP Installer 67

Hitachi PP Installer の起動 67

Hitachi PP Installer の使用方法 67

HTTP サーバのインストール 221

HTTP サーバの設定 221

## I

---

IM 構成管理

    仮想化システム構成の設定 124

    管理情報のインポート・エクスポート  
    168

    機能を使用するための設定 (UNIX)  
    75

    機能を使用するための設定  
    (Windows) 14

    システムの階層構成の設定 111

    ホストの登録 112

IM 構成管理・ビューアーのセットアップ 56

IM 構成管理 DB の設定 (UNIX) 74

IM 構成管理 DB の設定 (Windows) 13

IM 構成管理で仮想化構成を管理する 124

IM データベースの構築 (UNIX) 72

IM データベースの構築 (Windows) 11

IP アドレス 379

## J

---

[Java コンソール] 画面の表示設定 222

JP1/AJS

システム監視オブジェクトの作成例  
277

連携用のセットアップ 265

JP1/Base

JP1 イベントの転送設定 (UNIX) 89

JP1 イベントの転送設定 (Windows)  
29

JP1 ユーザーの操作権限の設定  
(UNIX) 77

JP1 ユーザーの操作権限の設定  
(Windows) 17

JP1 ユーザーの登録 (UNIX) 77

JP1 ユーザーの登録 (Windows) 17

イベントサービス機能の設定  
(UNIX) 87

イベントサービス機能の設定  
(Windows) 27

イベントサービスの定義情報の収集と  
配布 (UNIX) 91

イベントサービスの定義情報の収集と  
配布 (Windows) 31

イベントサービスの登録ホスト名を  
FQDN 形式で利用する場合の設定  
(UNIX) 94

イベントサービスの登録ホスト名を  
FQDN 形式で利用する場合の設定  
(Windows) 34

インストール (UNIX) 65

インストール (Windows) 5

コマンド実行環境の設定 (UNIX) 92

コマンド実行環境の設定 (Windows)  
32

サービスの起動順序の設定 15

障害に備えた設定 (UNIX) 79

障害に備えた設定 (Windows) 19

通信の制御 362

認証サーバの指定 (UNIX) 77

認証サーバの指定 (Windows) 17

プライマリー認証サーバの設定情報の  
コピー (UNIX) 78

- プライマリー認証サーバの設定情報の  
コピー (Windows) 18
- ユーザー認証の設定 (UNIX) 76
- ユーザー認証の設定 (Windows) 16
- ユーザーマッピングの設定 (UNIX)  
76
- ユーザーマッピングの設定  
(Windows) 16
- JP1/Cm2/NNM
  - 連携用のセットアップ 270
- JP1/Cm2/SSO
  - 汎用監視オブジェクトの作成例 279
  - 汎用監視オブジェクトの作成例  
(Cosminexus業務のリソース監視)  
290
  - 連携用のセットアップ 266
- JP1/IM
  - IM 構成管理・ビューアーのセット  
アップ 56
  - IM データベースの構築 (UNIX) 72
  - IM データベースの構築 (Windows)  
11
  - JP1/Base による通信の制御 362
  - JP1/IM - Incident Master と連携する  
383
  - JP1/IM - Manager のセットアップ  
(UNIX) 100
  - JP1/IM - Manager のセットアップ  
(Windows) 48
  - JP1/IM - Rule Operation と連携する  
386
  - JP1/IM - Service Support と連携する  
382
  - JP1/IM - View のセットアップ 56
  - JP1/IM のイベント取得時の動作設定  
171
  - JP1イベントのフィルタリングの設定  
172
  - WWW ページ版の JP1/IM - View を  
使用する場合の設定 221
  - イベントガイド情報の編集 196
  - インストール (UNIX) 66
  - インストール (Windows) 6
  - インストールとセットアップ  
(UNIX) 61
  - インストールとセットアップ  
(Windows) 1
  - インストールとセットアップの流れ  
(UNIX) 63
  - インストールとセットアップの流れ  
(Windows) 3
  - インストール前に必要な作業  
(UNIX) 65
  - インストール前に必要な作業  
(Windows) 5
  - ガイド情報の編集 258
  - 環境変数の設定 100
  - 監視ツリーを GUI で作成する 230
  - クラスタ運用時の注意事項 351
  - クラスタ運用の概要 300
  - クラスタ運用の環境設定 (UNIX の場  
合) 332
  - クラスタ運用の環境設定 (Windows  
の場合) 310
  - クラスタシステムでの運用と環境構築  
299
  - システムの階層構成の設定 111
  - システムの階層構成の設定 (IM 構成  
管理を使用しない場合) (UNIX)  
84
  - システムの階層構成の設定 (IM 構成  
管理を使用しない場合)  
(Windows) 24
  - システムの階層構成の設定 (IM 構成  
管理を使用する場合) (UNIX) 80
  - システムの階層構成の設定 (IM 構成  
管理を使用する場合) (Windows)  
20
  - 自動アクションの設定 187
  - セットアップ内容の設計 (UNIX) 65
  - セットアップ内容の設計 (Windows)  
5
  - セントラルコンソールの設定 169
  - セントラルスコープの環境設定の概要  
228
  - セントラルスコープの設定 227

- セントラルスコープの動作環境の設定 261
- 関連イベント発行の設定 191
- 対処状況変更時の JP1 イベント発行の設定 198
- 通信 374
- 統合機能メニューの設定 215
- ネットワーク構成に応じた運用と環境構築 361
- [ ビジュアル監視 ] 画面を GUI で作成する 248
- ファイアウォール環境での運用 368
- 複数ネットワークでの運用 363
- ほかの統合管理製品と連携するための設定 381
- ホスト情報の登録 229
- 保存した CSV ファイルによる監視画面の作成 257
- 連携製品のモニター起動の設定 212
- ログインユーザーごとの JP1/IM - View の設定 208
- JP1/IM - Central Information Master
  - 連携用のセットアップ ( JP1/IM - View ) 57
  - 連携用のセットアップ ( 自動生成 ) 275
- JP1/IM - Incident Master
  - JP1 イベントの取得開始位置の変更 384
  - インシデント登録サービスの環境設定 383
  - インシデント登録サービスの起動設定 383
  - 画面呼び出し設定 384
  - 設定する 383
  - 連携用のセットアップ ( Windows ) 383
- JP1/IM - Manager
  - アンインストール ( UNIX ) 69
  - アンインストール ( Windows ) 8
  - インストール ( UNIX ) 66
  - インストール ( Windows ) 6
  - 環境変数の設定 100
- サービスおよびプロセス ( クラスタシステム ) 307
- 自動起動 102
- 自動終了 102
- 障害に備えた設定 ( UNIX ) 104
- 障害に備えた設定 ( Windows ) 48
- セットアップ ( UNIX ) 100
- セットアップ ( Windows ) 48
- セットアッププログラムの実行 ( UNIX ) 100
- JP1/IM - Rule Operation
  - 設定する 386
  - セットアップ ( JP1/IM - View ) 58
  - 通知設定 387
  - 連携機能の有効設定 386
  - 連携用のセットアップ ( JP1/IM - View ) 58
  - 連携用のセットアップ ( Windows ) 386
- JP1/IM - Service Support と連携する 382
- JP1/IM - View
  - JP1/IM - Central Information Master 連携のセットアップ 57
  - JP1/IM - View の動作カスタマイズ 211
  - アンインストール 8
  - インストール 6
  - 障害に備えた設定 56
  - セットアップ 56
- JP1/IM - View の動作カスタマイズ 211
- JP1/NETM/DM
  - リモートインストール ( UNIX ) 66
  - リモートインストール ( Windows ) 8
  - 連携用のセットアップ 272
- JP1/PAM
  - 連携用のセットアップ 273
- JP1/PFM
  - 連携用のセットアップ 269
- JP1/SCIM
  - 連携用のセットアップ 272
- JP1/ServerConductor
  - 連携用のセットアップ 275
- jp1cohasetup.exe 315

jp1cshasetup.exe 317

JP1 イベント

転送設定 (UNIX) 89

転送設定 (Windows) 29

表示手順 199

JP1 イベントの取得開始位置の変更 384

JP1 イベントの表示色の設定 186

JP1 イベントのフィルタリングの設定 172

JP1 がサポートする範囲 (クラスタ運用)  
304

JP1 ユーザー

操作権限の設定 (UNIX) 77

操作権限の設定 (Windows) 17

登録 (UNIX) 77

登録 (Windows) 17

## N

NAT 372

NetBIOS の設定 41

## O

OS の環境構築 (UNIX) 65

OS の環境構築 (Windows) 5

## S

SSH の設定 (UNIX) 96

SSH の設定 (Windows) 43

## T

tuning.conf 211

## V

VMware ESX の通信種別を変更する 130

## W

WMI の設定 36

WWW ブラウザーの起動パスの設定 211

WWW ブラウザーの設定 222

WWW ページ版でのタイムアウト時間の設定  
222

WWW ページ版の JP1/IM - View

使用する場合の設定 221

## あ

[アクション結果一覧] 画面起動可否の設定  
211

アドレス変換 (NAT) の対応 380

アンインストール

UNIX 69

Windows 8

注意事項 (UNIX) 70

注意事項 (Windows) 9

アンインストール手順 (UNIX) 69

アンインストール手順 (Windows) 8

## い

イベントガイド情報

編集 196

イベントガイド情報の編集の手順 196

[イベントコンソール] 画面起動時の [ア  
クション結果一覧] 画面起動可否の設定 211

[イベントコンソール] 画面起動時の [統合  
機能メニュー] 画面起動可否の設定 211

イベントサービス

設定 (UNIX) 87

設定 (Windows) 27

定義情報の収集と配布 (UNIX) 91

定義情報の収集と配布 (Windows)  
31

イベントサービスの登録ホスト名を FQDN  
形式で利用する場合の設定 (UNIX) 94

イベントサービスの登録ホスト名を FQDN  
形式で利用する場合の設定 (Windows)  
34

イベント取得フィルター

共通除外条件を設定する 181

切り替えて設定する 180

設定する 178

バージョンアップ時の設定をする  
(UNIX) 108

バージョンアップ時の設定をする  
(Windows) 53

一つだけ設定する 178  
 イベント取得フィルター（互換用）を設定する 184  
 イベント取得フィルターの位置の変更（UNIX）108  
 イベント取得フィルターの位置の変更（Windows）53  
 インシデント登録サービスの環境設定 383  
 インシデント登録サービスの起動設定 383  
 インストール  
   HTTP サーバ 221  
   UNIX 66  
   Windows 6  
   作業の流れ（UNIX）63  
   作業の流れ（Windows）3  
   前提作業（UNIX）65  
   前提作業（Windows）5  
   前提プログラム（UNIX）65  
   前提プログラム（Windows）5  
   注意事項（UNIX）70  
   注意事項（Windows）9  
   手順（UNIX）66  
   手順（Windows）6  
 インストール・アンインストール時の注意事項（UNIX）70  
 インストール・アンインストール時の注意事項（Windows）9  
 インストールとセットアップの流れ（UNIX）63  
 インストールとセットアップの流れ（Windows）3

## え

---

エイリアス名 221

## か

---

ガイド情報

  編集 258

  編集の手順 258

各種インストールについて（UNIX）66

各種インストールについて（Windows）8

カスタマイズした監視ツリーのマネージャーへの反映 246  
 カスタマイズした監視ツリーのローカルホストへの保存 246  
 仮想化システムの構成情報を収集する 131  
 環境設定の流れ（クラスタシステム，UNIXの場合）332  
 環境設定の流れ（クラスタシステム，Windowsの場合）310  
 環境変数  
   設定 100  
 環境変数ファイルの設定 100  
 監視オブジェクト  
   作成例 277  
 監視オブジェクト DB  
   自動バックアップ・リカバリー設定（UNIX）107  
   自動バックアップ・リカバリー設定（Windows）52  
 監視ツリー  
   CSV ファイルによる監視画面の作成 257  
   GUI で作成する 230  
   カスタマイズしたツリーをマネージャーへ反映する 246  
   カスタマイズしたツリーをローカルホストへ保存する 246  
   カスタマイズする 236  
   監視範囲の設定をする 244  
   既存の設定を取得する 232  
   サーバからの取得 233  
   自動生成する 233  
   ビジュアルアイコンを使用するための設定 244  
   編集画面の起動 230  
   連携製品のセットアップ 265  
   ローカルに保存した（CSV ファイル）の取得 233  
 [監視ツリー] 画面のツールバーのカスタマイズ 263  
 監視ノード  
   監視ツリーから削除 242  
   監視ツリーでの移動 243

監視ツリーでの検索 245  
 監視ツリーでの属性設定 240  
 監視ツリーへ追加 237  
 [ビジュアル監視]画面から削除 252  
 [ビジュアル監視]画面での監視状態  
 変更 254  
 [ビジュアル監視]画面での検索 254  
 [ビジュアル監視]画面での属性設定  
 253  
 [ビジュアル監視]画面へ追加 251  
 監視範囲の設定 244

## き

---

既存の監視ツリーの取得 232  
 共通定義情報 308  
 共通定義情報の設定(クラスタシステム)  
 308  
 共通定義への言語環境設定 101  
 業務グループ  
 参照・操作制限の設定 224  
 業務グループからホストを削除する 141  
 業務グループにホストを追加する 140  
 業務グループの参照・操作制限の設定 224  
 業務グループの設定 134  
 共有ディスク 301  
 共有ディスク上のファイル構成 305  
 前提条件 303

## く

---

クラスタ運用時の注意事項 351  
 クラスタ運用での JP1/IM の構成の概要 305  
 クラスタシステム  
 JP1/IM の構成 305  
 概要(一般論) 301  
 クラスタ運用 301  
 クラスタ運用時の注意事項 351  
 クラスタ運用の概要 300  
 クラスタ運用の環境設定(UNIX)  
 332  
 クラスタ運用の環境設定(Windows)  
 310  
 クラスタ運用の前提条件 302

クラスタシステムでの運用と環境構築  
 299  
 クラスタソフト 301  
 クラスタソフトへの登録(UNIX)  
 343  
 クラスタソフトへの登録(Windows)  
 325  
 セットアップ作業の流れ(UNIX)  
 332  
 セットアップ作業の流れ(Windows)  
 310  
 論理ホスト 301  
 論理ホストのインストール・セット  
 アップ(UNIX) 333  
 論理ホストのインストール・セット  
 アップ(Windows) 311  
 クラスタソフトに登録するスクリプトの作成  
 344  
 クラッシュダンプの出力設定 49  
 繰り返しイベントの集約  
 設定 209  
 クリップボードへのコピー可否の設定 211

## け

---

言語コード 100  
 検索時のイベント取得件数 208

## こ

---

更新間隔 208  
 更新時のイベント取得件数 208  
 構成定義  
 情報の削除(UNIX) 85  
 情報の削除(Windows) 25  
 情報の設定での注意事項(UNIX) 85  
 情報の設定での注意事項(Windows)  
 25  
 情報の変更(UNIX) 85  
 情報の変更(Windows) 25  
 構成定義情報の設定での注意事項(UNIX)  
 85  
 構成定義情報の設定での注意事項  
 (Windows) 25

- 構成例 1 ( クラスタ運用なし, JP1/IM - View 接続 ) 363
- 構成例 2 ( クラスタ運用なし, コマンド実行 ) 364
- 構成例 3 ( クラスタ運用, JP1/IM - View 接続 ) 365
- 構成例 4 ( クラスタ運用, コマンド実行 ) 366
- コマンド実行
  - 実行環境の設定をする ( UNIX ) 92
  - 実行環境の設定をする ( Windows ) 32

## さ

---

- サーバからの監視ツリーの取得 233
- サーバからの [ ビジュアル監視 ] 画面の取得 249
- サービスの起動順序の設定 15
- 作業の流れ
  - インストールとセットアップ ( UNIX ) 63
  - インストールとセットアップ ( Windows ) 3
  - クラスタシステム用セットアップ ( UNIX ) 332
  - クラスタシステム用セットアップ ( Windows ) 310
- 削除 ( UNIX )
  - IM データベース 348
- 削除 ( Windows )
  - IM データベース 328
- 参照・操作制限の設定 224

## し

---

- システム環境
  - 構築 ( UNIX ) 65
  - 構築 ( Windows ) 5
- システム監視オブジェクト
  - 作成例 ( JP1/AJS のジョブネット監視 ) 277
- システム構成定義情報の削除 ( UNIX ) 85

- システム構成定義情報の削除 ( Windows ) 25
- システム構成定義情報の設定 ( UNIX ) 84
- システム構成定義情報の設定 ( Windows ) 24
- システム構成定義情報の変更 ( UNIX ) 85
- システム構成定義情報の変更 ( Windows ) 25
- システム構成の設定 ( IM 構成管理を使用する場合 )( UNIX )
  - IM 構成管理・ビューアーによるシステム構成の設定 80
  - エクスポート・インポート機能によるシステム構成の設定 82
  - 仮想化システム構成の管理および監視のための設定 82
- システム構成の設定 ( IM 構成管理を使用する場合 )( Windows )
  - IM 構成管理・ビューアーによる設定 20
  - エクスポート・インポート機能による設定 22
  - 仮想化システム構成の管理および監視のための設定 22
- システムの階層構成の設定 ( IM 構成管理を使用しない場合 )( UNIX ) 84
- システムの階層構成の設定 ( IM 構成管理を使用しない場合 )( Windows ) 24
- システムの階層構成の設定 ( IM 構成管理を使用する場合 )( UNIX ) 80
- システムの階層構成の設定 ( IM 構成管理を使用する場合 )( Windows ) 20
- 自動アクション
  - 実行環境の設定をする 187
  - 実行状況監視の設定をする 189
  - 実行条件の設定をする 188
  - 実行内容の設定をする 188
  - 実行抑止の設定をする 190
  - 設定する 187
- 自動アクション定義ファイルの更新 ( UNIX ) 110
- 自動アクション定義ファイルの更新 ( Windows ) 54

自動起動 102  
 自動終了 102  
 重大度変更機能の設定 205  
 集約  
   繰り返しイベントの集約設定 209  
 重要イベントフィルター  
   設定する 177  
 障害発生時の資料採取の準備 (UNIX) 104  
 障害発生時の資料採取の準備 (Windows)  
   48  
 状態変更イベント  
   状態変更イベント件数の上限監視の設  
   定 261  
 証明書を組み込む 127

## せ

正規表現  
   選択 (設定) 187  
 設定する  
   JP1/Base の障害に備えた設定  
   (UnIX) 79  
   JP1/Base の障害に備えた設定  
   (Windows) 19  
   JP1/IM - Manager の障害に備えた設  
   定 (UNIX) 104  
   JP1/IM - Manager の障害に備えた設  
   定 (Windows) 48  
   JP1/IM - View の障害に備えた設定  
   (Windows) 56  
   JP1/IM - View の動作 211  
   JP1/IM のイベント取得時の動作設定  
   171  
   JP1/IM の各プログラムのアンインス  
   トール (UNIX) 69  
   JP1/IM の各プログラムのアンインス  
   トール (Windows) 8  
   JP1/IM の各プログラムのインストー  
   ール (UNIX) 66  
   JP1/IM の各プログラムのインストー  
   ール (Windows) 6  
   JP1 イベント受信時に監視オブジェク  
   トを初期化するための設定 263

JP1 イベントの対処済み時に状態変更  
 イベントを自動で削除する 262  
 JP1 イベントの転送 (JP1/Base)  
   (UnIX) 89  
 JP1 イベントの転送 (JP1/Base)  
   (Windows) 29  
 JP1 イベントのフィルタリング 172  
 WWW ブラウザーの起動パス 211  
 WWW ページ版の JP1/IM - View 221  
 イベントガイド機能 196  
 [ イベントコンソール ] 画面起動時の [  
   アクション結果一覧] 画面起動可否  
   211  
 [ イベントコンソール ] 画面起動時の [  
   統合機能メニュー] 画面起動可否  
   211  
 イベントサービス機能 (JP1/Base)  
   (UnIX) 87  
 イベントサービス機能 (JP1/Base)  
   (Windows) 27  
 イベント取得フィルター 178  
 イベント取得フィルターの位置の変更  
   (UnIX) 108  
 イベント取得フィルターの位置の変更  
   (Windows) 53  
 ガイド情報の編集 258  
 カスタマイズした監視ツリーをマネー  
   ジャーへ反映 246  
 カスタマイズした監視ツリーをローカ  
   ルホストへ保存 246  
 カスタマイズした [ ビジュアル監視 ]  
   画面をマネージャーへ反映 255  
 カスタマイズした [ ビジュアル監視 ]  
   画面をローカルホストへ保存 254  
 環境変数 100  
 監視オブジェクト DB の自動バック  
   アップ・リカバリー (UNIX) 107  
 監視オブジェクト DB の自動バック  
   アップ・リカバリー (Windows)  
   52  
 [ 監視ツリー ] 画面のツールバーのカ  
   スタマイズ 263

- 監視ツリーから監視ノードの削除 242
- 監視ツリーでの監視ノードの検索 245
- 監視ツリーでの監視ノードの属性 240
- 監視ツリーのカスタマイズ 236
- 監視ツリーの監視ノードの移動 243
- 監視ツリーの自動生成 233
- 監視ツリーの編集画面の起動 230
- 監視ツリーへの監視ノードの追加 237
- 監視範囲 244
- 既存の監視ツリーの取得 232
- 既存の [ ビジュアル監視 ] 画面の取得 249
- クラスタ運用環境 ( UNIX ) 332
- クラスタ運用環境 ( Windows ) 310
- クラスタ運用環境の設定変更 ( UNIX ) 347
- クラスタ運用環境の設定変更 ( Windows ) 327
- クリップボードへのコピー可否 211
- コマンド実行環境 ( JP1/Base ) ( UNIX ) 92
- コマンド実行環境 ( JP1/Base ) ( Windows ) 32
- サービスの起動順序 ( JP1/Base ) 15
- 自動アクション 187
- 自動アクション機能の実行環境 187
- 自動アクションの実行条件および実行内容 188
- 自動起動 102
- 自動終了 102
- 重要イベントフィルター 177
- 状態変更イベント件数の上限監視 261
- 状態変更条件メモリー常駐機能 263
- 資料採取の準備 ( UNIX ) 104
- 資料採取の準備 ( Windows ) 48
- セントラルコンソール 169
- セントラルスコープ 227
- セントラルスコープの機能を使用するための設定 ( UNIX ) 103
- セントラルスコープの機能を使用するための設定 ( Windows ) 48
- セントラルスコープの動作環境 261
- 関連イベント発行の設定 191
- 対処状況変更時の JP1 イベントの発行 198
- 対処済み連動機能 261
- 統合機能メニュー 215
- バージョンアップ時 ( UNIX ) 108
- バージョンアップ時 ( Windows ) 53
- ビジュアルアイコン 244
- [ ビジュアル監視 ] 画面からの監視ノードの削除 252
- [ ビジュアル監視 ] 画面の一覧の編集および削除 256
- [ ビジュアル監視 ] 画面のカスタマイズ 250
- [ ビジュアル監視 ] 画面の編集画面の起動 248
- [ ビジュアル監視 ] 画面への監視ノードの追加 251
- 表示フィルター 172
- プライマリー認証サーバの設定情報のコピー ( JP1/Base ) ( UNIX ) 78
- プライマリー認証サーバの設定情報のコピー ( JP1/Base ) ( Windows ) 18
- プロセス異常検知時の JP1 イベントの発行 ( UNIX ) 106
- プロセス異常検知時の JP1 イベントの発行 ( Windows ) 51
- プロセス異常終了時の再起動 ( UNIX ) 105
- プロセス異常終了時の再起動 ( Windows ) 50
- ヘルスチェック機能 ( UNIX ) 107
- ヘルスチェック機能 ( Windows ) 51
- ホスト情報 229
- メモ情報の設定 195
- モニター起動 212
- ユーザー認証 ( JP1/Base ) ( UNIX ) 76

ユーザー認証 (JP1/Base)  
   (Windows) 16  
 ユーザーフィルター 174  
 ユーザーマッピング (JP1/Base)  
   (UNIX) 76  
 ユーザーマッピング (JP1/Base)  
   (Windows) 16  
 連携製品のセットアップ (セントラル  
   スコープ用) 265  
 [ログイン]画面の接続先ホスト入力  
   履歴数 211  
 ログインユーザーごとの JP1/IM -  
   View の設定 208  
 設定ファイルの編集内容を反映する (エー  
   ジェント構成) 151  
 設定ファイルの編集内容を反映する (リモー  
   ト監視構成) 163  
 セットアップ  
   JP1/IM - Manager (UNIX) 100  
   JP1/IM - Manager (Windows) 48  
   JP1/IM - View 56  
   作業の流れ (UNIX) 63  
   作業の流れ (Windows) 3  
 セットアッププログラムの実行  
   JP1/IM - Manager (UNIX) 100  
 前提プログラム  
   インストール (UNIX) 65  
   インストール (Windows) 5  
 セントラルコンソール  
   設定 169  
 セントラルスコープ  
   環境設定の概要 228  
   環境設定を始める前に 228  
   機能を使用するための設定 (UNIX)  
     103  
   機能を使用するための設定  
     (Windows) 48  
   設定 227  
   動作環境の設定 261  
   バージョンアップコマンドの実行  
     (UNIX) 109  
   バージョンアップコマンドの実行  
     (Windows) 54

  ホスト情報の登録 229  
   連携製品のセットアップ 265  
 セントラルスコープで業務グループを監視す  
   る 141  
 セントラルスコープの監視ツリーに業務グ  
   ループ情報および監視グループ情報を反映  
   する 141

## そ

---

関連イベントの発行  
   起動オプションの設定 192  
   サービスの起動設定 191  
   設定する 191  
   発行定義の作成および反映 193  
   発行履歴ファイルのサイズおよび面数  
     の設定 191

## た

---

対処状況の変更  
   対処状況変更時の JP1 イベント発行  
     の設定 198  
 対処済み連動  
   設定する 261

## ち

---

注意事項  
   クラスタ運用時 351  
   構成定義情報の設定 (UNIX) 85  
   構成定義情報の設定 (Windows) 25

## つ

---

通信  
   JP1/Base による通信の制御 362  
   ポート番号, IP アドレス, アドレス  
     変換 (NAT) の対応 374  
 通信方式の設定 (クラスタシステム) 308

## と

---

統合監視 DB の設定 (UNIX) 72  
 統合監視 DB の設定 (Windows) 11  
 統合機能メニュー

- 設定する 215
  - 連携製品の GUI を起動するための設定 215
  - 連携製品の WWW ページを起動するための設定 219
  - [統合機能メニュー]画面
    - 起動する画面の決定 216
    - 新規メニューの追加手順 215
    - 定義ファイルを作成する 216
  - [統合機能メニュー]画面起動可否の設定 211
- 
- ## に
- 
- 認証サーバの指定 (UNIX) 77
  - 認証サーバの指定 (Windows) 17
- 
- ## ね
- 
- ネットワーク
    - ネットワーク構成に応じた運用と環境構築 361
    - ファイアウォール環境での運用 368
    - 複数ネットワークでの運用 363
- 
- ## は
- 
- バージョンアップ時の設定 (UNIX) 108
  - バージョンアップ時の設定 (Windows) 53
  - バージョン情報の表示 (UNIX) 69
  - パケット・フィルタリング 368
  - 発生元ホストのマッピングの設定 206
  - バリアブルバインディング
    - JP1 イベントに取り込む 268
  - 汎用監視オブジェクト
    - 作成例 (HiRDB の監視) 284
    - 作成例 (JP1/Cm2/SSO による Cosminexus 業務のリソース監視) 290
    - 作成例 (JP1/Cm2/SSO による CPU 監視) 279
- 
- ## ひ
- 
- 非クラスタシステム
    - 論理ホスト運用 353
    - 論理ホストの運用と環境構築 352
    - 論理ホストを運用する場合の環境設定 352
    - 論理ホストを運用する場合の構成の検討 352
  - ビジュアル監視
    - GUI で作成する 248
    - 一覧の編集および削除 256
    - カスタマイズ 250
    - カスタマイズした画面をマネージャーへ反映 255
    - カスタマイズした画面をローカルホストへ保存 254
    - 既存の設定を取得する 249
    - 編集画面の起動 248
  - [ビジュアル監視]画面からの監視ノードの削除 252
  - [ビジュアル監視]画面の背景画像の設定 250
  - [ビジュアル監視]画面への監視ノードの追加 251
  - 表示フィルター
    - 削除する 174
    - 新規に作成する 172
    - 設定する 172
    - 変更する 174
- 
- ## ふ
- 
- ファイアウォール
    - JP1/IM の通信 374
    - JP1 の通信設定 374
    - NAT 372
    - 基礎知識 368
    - パケット・フィルタリング 368
    - ファイアウォール環境での運用 368
  - フィルター
    - 設定する 172
  - フェールオーバー 301
  - 複数 LAN 対応
    - 通信設定 363
  - 複数ネットワークでの運用 363
  - 物理ホスト 302

- 物理ホスト環境の前提条件（クラスタシステム） 303
  - プライマリー認証サーバ
    - 設定情報のコピー（UNIX） 78
    - 設定情報のコピー（Windows） 18
  - プロセス異常検知時の JP1 イベントの発行の設定（UNIX） 106
  - プロセス異常検知時の JP1 イベントの発行の設定（Windows） 51
  - プロセス異常終了時の再起動の設定（UNIX） 105
  - プロセス異常終了時の再起動の設定（Windows） 50
  - プロファイルの管理
    - 収集する 145
    - 設定ファイルを編集する（エージェント構成） 150
    - 設定ファイルを編集する（リモート監視構成） 162
    - 表示する（エージェント構成） 146
    - 表示する（リモート監視構成） 160
  - プロファイルリストを収集する（エージェント構成） 143
  - プロファイルを削除する（エージェント構成） 149
  - プロファイルを削除する（リモート監視構成） 160
  - プロファイルを追加する（エージェント構成） 148
  - プロファイルを追加する（リモート監視構成） 159
  - プロファイルを追加または削除する（エージェント構成） 148
  - プロファイルを追加または削除する（リモート監視構成） 159
- へ
- 
- ヘルスチェック機能
    - 設定（UNIX） 107
    - 設定（Windows） 51

## ほ

---

- ポート番号（JP1/IM の通信） 374
- ポート番号の変更（WWW ページ版の JP1/IM - View） 221
- ほかの統合管理製品と連携するための設定 381
- ホスト情報
  - 登録 229
- 保存した CSV ファイルによる監視画面の作成 257

## ま

---

- マッピング
  - 発生元ホスト 206
- マップ表示設定 243

## め

---

- メモ情報の設定 195
- メモリーダンプの出力設定 49

## も

---

- モニター画面
  - 定義ファイルの作成 213
  - 呼び出しをするための画面の決定 213
  - 呼び出すための設定手順 212
- モニター起動
  - 設定する 212

## ゆ

---

- ユーザー独自のイベント属性
  - 定義ファイルを作成する 201
  - 定義ファイルを有効にする 204
  - 表示する手順 199
- ユーザー認証
  - 設定（UNIX） 76
  - 設定（Windows） 16
- ユーザーフィルター
  - 削除する 177
  - 新規に作成する 175
  - 設定する 174

- 変更する 176
- ユーザーマッピング
  - 設定 (UNIX) 76
  - 設定 (Windows) 16
- ユーザーマッピングの設定 (UNIX) 78
- ユーザーマッピングの設定 (Windows) 18

## リ

---

- リモートインストール (UNIX) 66
- リモートインストール (Windows) 8
- リモート監視構成のホストにプロファイルを設定する 158
- リモートの監視対象ホストでログ監視をするための設定 (UNIX) 96
- リモートの監視対象ホストでログ監視をするための設定 (Windows) 36

## れ

---

### 連携製品

- JP1/IM - Incident Master と連携するための設定 383
- JP1/IM - Rule Operation と連携するための設定 386
- モニター起動の設定 212
- 連携製品のセットアップ (セントラルスコープ用) 265

## ろ

---

- ローカルに保存した監視ツリー (CSV ファイル) の取得 233
- ローカルに保存した [ ビジュアル監視 ] 画面 (CSV ファイル) の取得 250
- [ ログイン ] 画面の接続先ホスト入力履歴数の設定 211
- ログイン情報の保持 231
- ログインユーザーごとの JP1/IM - View の設定 208
- ログファイルトラップを起動する 155
- ログファイルトラップを起動または停止する 155
- ログファイルトラップを停止する 156
- 論理 IP アドレス 301

- 前提条件 303
- 論理ホスト 301
  - インストール・セットアップ (UNIX) 333
  - インストール・セットアップ (Windows) 311
  - クラスタソフトに登録するスクリプトの作成 (UNIX) 344
  - クラスタソフトへの登録 (Windows) 326
  - 削除 (UNIX) 348
  - 削除 (Windows) 328
  - リソースの起動停止順序の設定 (UNIX) 346
  - リソースの起動停止順序の設定 (Windows) 327
- 論理ホスト環境の前提条件 302