

EUR システム構築ガイド(UNIX(R)用)

3021-7-015

前書き

■ 対象製品

●適用 OS : HP-UX 11i V3(IPF)

P-1JD2-59B1 Hitachi Report for SVF Series / EUR Server Standard 11-00

P-1JD2-5EB1 Hitachi Report for SVF Series / EUR Server Enterprise 11-00

P-1JD2-5CB1 Hitachi Report for SVF Series / EUR Server - Cipher option 11-00

●適用 OS : AIX V6.1, AIX V7.1, AIX V7.2

P-1MD2-59B1 Hitachi Report for SVF Series / EUR Server Standard 11-00

P-1MD2-5EB1 Hitachi Report for SVF Series / EUR Server Enterprise 11-00

P-1MD2-5CB1 Hitachi Report for SVF Series / EUR Server - Cipher option 11-00

●適用 OS : Linux 6, Linux 7

P-82D2-59B1 Hitachi Report for SVF Series / EUR Server Standard 11-00

P-82D2-5EB1 Hitachi Report for SVF Series / EUR Server Enterprise 11-00

P-82D2-5CB1 Hitachi Report for SVF Series / EUR Server - Cipher option 11-00

■ 輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

■ 商標類

HITACHI, DABroker, DBPARTNER, Groupmax, HiRDB, JP1, SEWB, TPBroker, uCosminexus は、株式会社日立製作所の商標または登録商標です。

Acrobat は、米国およびその他の国における Adobe 社の登録商標または商標です。

ActiveX は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Adobe は、米国およびその他の国における Adobe 社の登録商標または商標です。

AIX は、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corporation の商標です。

BSAFE は、米国 EMC コーポレーションの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

EUR は、ウイングアーク 1 s t 株式会社の登録商標です。

Excel は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Flash Player は、米国およびその他の国における Adobe 社の登録商標または商標です。

IBM は、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corporation の商標です。

Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Itanium は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。

Microsoft は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Oracle と Java は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

Reader は、米国およびその他の国における Adobe 社の登録商標または商標です。

Red Hat, and Red Hat Enterprise Linux are registered trademarks of Red Hat, Inc. in the United States and other countries.

Linux(R) is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

RSA は、米国 EMC コーポレーションの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

SVF は、ウイングアーク 1 s t 株式会社の登録商標です。

UNIX は、The Open Group の商標です。

Visual Basic は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

本製品は、米国 EMC コーポレーションの RSA BSAFE(R)ソフトウェアを搭載しています。

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>).

This product includes software developed by Ben Laurie for use in the Apache-SSL HTTP server project.

Portions of this software were developed at the National Center for Supercomputing Applications (NCSA) at the University of Illinois at Urbana-Champaign.

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

This software contains code derived from the RSA Data Security Inc. MD5 Message-Digest Algorithm, including various modifications by Spyglass Inc., Carnegie Mellon University, and Bell Communications Research, Inc (Bellcore).

Regular expression support is provided by the PCRE library package, which is open source software, written by Philip Hazel, and copyright by the University of Cambridge, England. The original software is available from <ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/programming/pcre/>

This product includes software developed by Ralf S. Engelschall <rse@engelschall.com> for use in the mod_ssl project (<http://www.modssl.org/>).

This product includes software developed by IAIK of Graz University of Technology.

This product includes software developed by Daisuke Okajima and Kohsuke Kawaguchi (<http://relaxngcc.sf.net/>).

This product includes software developed by the Java Apache Project for use in the Apache JServ servlet engine project (<http://java.apache.org/>).

This product includes software developed by Andy Clark.



HITACHI
Inspire the Next

株式会社 日立製作所



その他記載の会社名，製品名は，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

■ マイクロソフト製品のスクリーンショットの使用について

Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。

■ マイクロソフト製品の表記について

このマニュアルでは，マイクロソフト製品の名称を次のように表記しています。

表記	製品名称
.NET	Microsoft(R) .NET
ActiveX	ActiveX(R)
Excel	Microsoft(R) Office Excel 2007 Microsoft(R) Office Excel 2010 Microsoft(R) Office Excel 2013 Microsoft(R) Office Excel 2016
Internet Explorer	Windows(R) Internet Explorer(R)
VBScript	Microsoft(R) Visual Basic(R) Scripting Edition
Visual Basic	Microsoft(R) Visual Basic(R)

表記			製品名称	
Windows	Windows 8.1	Windows 8.1 x86	Windows(R) 8.1 Pro(32 ビット版) Windows(R) 8.1 Enterprise(32 ビット版)	
		Windows 8.1 x64	Windows(R) 8.1 Pro(64 ビット版) Windows(R) 8.1 Enterprise(64 ビット版)	
	Windows 10	Windows 10 x86	Windows(R) 10 Pro(32 ビット版) Windows(R) 10 Enterprise(32 ビット版)	
		Windows 10 x64	Windows(R) 10 Pro(64 ビット版) Windows(R) 10 Enterprise(64 ビット版)	
	Windows Server 2012		Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Standard Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Datacenter Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Standard Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Datacenter	
	Windows Server 2016		Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Standard Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Datacenter	
	Windows Server 2019		Microsoft(R) Windows Server(R) 2019 Standard Microsoft(R) Windows Server(R) 2019 Datacenter	
	Word			Microsoft(R) Office Word 2007 Microsoft(R) Office Word 2010 Microsoft(R) Office Word 2013

■ 発行

2020 年 8 月 3021-7-015

■ 著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2020, Hitachi, Ltd.

(c) 2020 WingArc1st Inc. All rights reserved.

変更内容

変更内容 (3021-7-015)

EUR Server Standard 11-00

EUR Server Enterprise 11-00

EUR Server - Cipher option 11-00

追加・変更内容	変更箇所
EUR バージョン 11 で次の変更を行いました。 <ul style="list-style-type: none">製品名の総称を「EUR」から「Hitachi Report for SVF Series / EUR」に変更しました。マニュアル「EUR システム構築ガイド」を Windows 用と UNIX 用に分冊しました。	—
EUR Developer, Windows 版の EUR Server 製品のインストール先に格納する EUR バージョン 11 以降のマニュアルのファイル形式を, ヘルプファイルから PDF ファイルに変更しました。	2.2, 2.3, 7.3.1(4), 7.3.2(1)
クライアントの前提プログラムから Adobe Flash Player を除外しました。	10.2

(凡例)

— : 該当なし

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

はじめに

このマニュアルは、次の EUR 製品を使用した帳票システムを構築する方法について説明したものです。

- EUR Designer
- EUR Developer
- EUR Viewer
- EUR Server Standard
- EUR Server Enterprise
- EUR Server - Cipher option

また、このマニュアルの対象となる EUR のサーバ環境のプラットフォームは、AIX, HP-UX, および Linux です。

■ 対象読者

このマニュアルは、EUR を使用した帳票システムの構築を担当する方を対象としています。なお、次の内容を理解されていることを前提としています。

- 使用する OS に関する基本的な知識
- 使用するプログラム言語に関する基本的な知識
- ネットワークに関する基本的な知識
- 文字コードに関する基本的な知識
- プリンタに関する基本的な知識（帳票をプリンタに出力する場合）

■ このマニュアルの文法で使用する記号

このマニュアルで使用する記号について、次に示します。

記号	意味
	横に並べられた複数の項目に対する項目間の区切りを示し、「または」を意味します。 (例) A B 「A, または B を指定する」ことを示します。
{ }	この記号で囲まれている複数の項目のうちから一つを選択することを示します。項目が横に並べられ、記号 で区切られている場合は、そのうちの一つを選択します。

記号	意味
{ }	(例) {A B C} 「A, B, または C のどれかを指定する」ことを示します。
[]	この記号で囲まれている項目は省略してもよいことを示します。複数の項目が横に並べて記述されている場合には、すべてを省略するか、記号 { } と同じくどれか一つを選択します。 (例) [A] 「何も指定しない」か「A と指定する」ことを示します。 (例) [B C] 「何も指定しない」か「B, または C のどちらかを指定する」ことを示します。
...	記述が省略されていることを示します。この記号の直前に示された項目を繰り返し複数個指定できます。 (例) [A [...]] 「A のあとに、A を複数個指定できる」ことを示します。
—	括弧で囲まれた複数項目のうち 1 項目に対し使用され、括弧内のすべてを省略したときシステムが採る標準値を示します。 (例) [A B C] 「A, B, C のどれも指定しなかった場合、システムは C が指定されたときと同じ処理をする」ことを示します。

■ このマニュアルの GUI の説明で使用する記号

このマニュアルでは、次に示す記号を使用して GUI を説明しています。

記号	意味
< >	文字キーを表します。
< >+< >	+の前のキーを押したまま、後ろのキーを押すことを表します。
[]	メニュー項目、ダイアログ名、ダイアログのボタンを表します。
[] – []	メニュー項目を連続して選択することを表します。 (例) [ファイル] – [開く] 「[ファイル] メニューから [開く] メニューを選択することを表します。」

目次

- 前書き 2
- 変更内容 6
- はじめに 7

第1編 帳票システムの構築

- 1 帳票システムを構築するには 15**
 - 1.1 帳票システムの構築の流れ 16
 - 1.1.1 システムを新規作成する場合の流れ 16
 - 1.1.2 EUR をアップグレードする場合の流れ 17
 - 1.1.3 システムを移行する場合の流れ 18
 - 1.2 構築作業の前に決めておくこと 19
 - 1.3 このマニュアルの説明で使用するシステム構成 20

第2編 開発環境の構築

- 2 EUR Developer をインストールする 22**
 - 2.1 インストール方法 23
 - 2.1.1 インストールの前に 23
 - 2.1.2 インストール手順 23
 - 2.1.3 リモートインストール 23
 - 2.2 インストール後に作成されるディレクトリ 24
 - 2.3 インストール時の注意事項 30

第3編 業務プログラムの作成

- 3 サーバで動作する業務プログラムを作成する 31**
 - 3.1 EUR が提供するインタフェース 32
 - 3.2 実行ユーザとアクセス権 33
 - 3.3 VBScript, Visual Basic, Visual Basic .NET, ASP.NET などを使用する 35
 - 3.3.1 EUR Server Service を呼び出すには 35
 - 3.3.2 EUR Server - Spool Service を呼び出すには 37
 - 3.4 JSP, Java などを使用する 40
 - 3.4.1 EUR Server Service を呼び出すには 40
 - 3.4.2 EUR Server - Spool Service を呼び出すには 42
 - 3.4.3 業務プログラムから帳票管理 GUI を呼び出すには 43

- 3.5 COBOL を使用する 47
 - 3.5.1 使用方法 47
 - 3.5.2 実現できる機能 47
 - 3.5.3 注意事項 48
 - 3.6 コマンドを使用する 50
 - 3.6.1 EUR Server Service を呼び出すには 50
 - 3.6.2 EUR Server - Spool Service を呼び出すには 52
 - 3.6.3 BSP-RM と連携するには 53
 - 3.7 ファイル監視サービスを使用する 55
 - 3.7.1 使用方法 55
 - 3.7.2 実現できる機能 55
 - 3.7.3 注意事項 56
 - 3.8 サーバで動作する業務プログラムを作成する場合の注意 57
-
- 4 クライアントで動作する業務プログラムを作成する 58**
 - 4.1 EUR が提供するインタフェース 59
 - 4.2 実行ユーザとアクセス権 60
 - 4.3 コマンドを使用する 61
 - 4.3.1 使用方法 61
 - 4.3.2 実現できる機能 61
 - 4.3.3 注意事項 61
 - 4.4 EUR Web Plug-In を使用する 63
 - 4.4.1 使用方法 63
 - 4.4.2 実現できる機能 63
 - 4.4.3 注意事項 63

第4編 帳票出力で使用するファイルの準備

- 5 帳票の出力内容を設定するファイルを準備する 65**
 - 5.1 準備の流れ 66
 - 5.1.1 ファイルを新規作成する 66
 - 5.1.2 過去に作成したファイルを流用する 68
 - 5.2 帳票サーバに準備するファイル 69
 - 5.2.1 EUR Application Service 動作設定ファイルを作成するには 70
 - 5.3 アプリケーションサーバに準備するファイル 72
 - 5.4 運用に応じて格納先を決めるファイル 73

- 6 帳票の出力環境を設定するファイルを準備する 75**
 - 6.1 準備の流れ 76
 - 6.1.1 ファイルを新規作成する 76

- 6.1.2 過去に作成したファイルを流用する 78
- 6.2 環境設定ファイルを作成するには 81
- 6.2.1 環境設定ファイルとは 81
- 6.2.2 ファイルの作成方法 87
- 6.3 構成定義ファイルを作成するには 89
- 6.3.1 構成定義ファイルとは 89
- 6.3.2 ファイルの作成方法 91
- 6.3.3 スプールサーバを登録する 92
- 6.3.4 帳票サーバのプリンタクラスを登録する 97
- 6.3.5 印刷先を登録する 102
- 6.3.6 スプールサーバのプリンタクラスを登録する 103
- 6.3.7 帳票振り分け定義を登録する 107
- 6.3.8 スプールデータを操作するユーザを登録する 112
- 6.3.9 クライアントのプリンタクラスを登録する 118
- 6.3.10 ファイル監視サービスの照合パターンを登録する 123
- 6.4 EUR フォントファイルを作成するには 125
- 6.4.1 ファイルの作成方法 125
- 6.4.2 EUR フォントファイル作成ツールの使用方法 125

第5編 帳票出力環境の構築

- 7 帳票サーバを構築する 128
- 7.1 構築の流れ 129
- 7.2 事前準備 130
- 7.3 EUR Server のインストール 131
- 7.3.1 インストール方法 131
- 7.3.2 インストール後に作成されるディレクトリ 132
- 7.4 必要なファイルのインポート 144
- 7.5 EUR Server Service の起動管理設定 146
- 7.5.1 [EUR Server Service 起動管理] ダイアログを使用した起動管理 146
- 7.5.2 Server Service 制御コマンドを使用した起動管理 150
- 7.5.3 EUR Server Service の自動起動の設定 162
- 7.6 EUR Server - Spool Service の起動管理設定 165
- 7.6.1 Spool Service 制御コマンドを使用した起動管理 165
- 7.7 ファイル監視サービスの起動管理設定 173
- 7.7.1 ファイル監視サービスの自動起動の設定 173
- 7.8 帳票管理 GUI サービスの設定 174
- 7.8.1 JDK のインストール 174
- 7.8.2 Web/AP サーバのインストール 174

- 7.8.3 EUR Web Plug-In のダウンロードパッケージの配置 174
- 7.8.4 サービスプログラムのインストール 175
- 7.8.5 起動部品の実環境設定 175
- 7.8.6 サービスの登録・起動 176
- 7.9 配送サービスの設定 177
- 7.9.1 JDK のインストール 177
- 7.9.2 Web/AP サーバのインストール 177
- 7.9.3 サービスプログラムのインストール 177
- 7.9.4 起動部品の実環境設定 177
- 7.9.5 サービスの登録・起動 178
- 7.10 業務プログラムの配置と登録 179
- 7.10.1 起動部品の設定 179
- 7.10.2 EUR Web Plug-In 情報ファイルの配置 180
- 7.11 監査証跡管理システムとの連携 182
- 7.11.1 監査ログ管理サーバの構築 182
- 7.11.2 監査ログ収集対象サーバの構築 182

8 スプールサーバを帳票サーバとは別に構築する 187

- 8.1 構築の流れ 188
- 8.2 事前準備 189
- 8.3 EUR Server - Spool Service のインストール 190
- 8.3.1 インストール方法 190
- 8.3.2 インストール後に作成されるディレクトリ 191
- 8.4 必要なファイルのインポート 194
- 8.5 EUR Server - Spool Service の起動管理設定 196
- 8.6 帳票管理 GUI サービスの設定 197
- 8.7 配送サービスの設定 198
- 8.8 業務プログラムの配置と登録 199
- 8.9 監査証跡管理システムとの連携 200

9 アプリケーションサーバを帳票サーバとは別に構築する 201

- 9.1 構築の流れ 202
- 9.2 事前準備 203
- 9.3 前提プログラムのインストール 204
- 9.3.1 アプリケーションサーバ 204
- 9.3.2 起動部品の前提プログラム 204
- 9.4 EUR Server - Adapter のインストール 205
- 9.4.1 インストール方法 205
- 9.4.2 インストール後に作成されるディレクトリ 206

- 9.5 EUR Server - Spool Service Adapter のインストール 209
 - 9.5.1 インストール方法 209
 - 9.5.2 インストール後に作成されるディレクトリ 210
- 9.6 必要なファイルのインポート 212
- 9.7 ファイル監視サービスの起動管理設定 213
- 9.8 帳票管理 GUI サービスの設定 214
- 9.9 配送サービスの設定 215
- 9.10 業務プログラムの配置と登録 216

10 クライアントを構築する 217

- 10.1 構築の流れ 218
- 10.2 事前準備 219
- 10.3 前提プログラムのインストール 220
 - 10.3.1 Adobe Reader 220
 - 10.3.2 Microsoft Office Excel 220
- 10.4 EUR Client のインストール 221
 - 10.4.1 インストール方法 221
 - 10.4.2 インストール後に作成されるディレクトリ 224
- 10.5 EUR Web Plug-In のインストール 225
 - 10.5.1 EUR Client 再配布用パッケージを使用したインストール 225
 - 10.5.2 EUR Web Plug-In ダウンロードパッケージを使用したインストール 225
- 10.6 必要なファイルのインポート 227
- 10.7 業務プログラムの配置と登録 228
 - 10.7.1 前提プログラムのインストール 228
 - 10.7.2 業務プログラムの配置 228

第6編 帳票システムのアップグレードと移行

11 EUR をアップグレードする 229

- 11.1 ファイルのバックアップ 230
- 11.2 EUR のアップグレードインストール 232
 - 11.2.1 インストールの前に 232
 - 11.2.2 インストール手順 233
- 11.3 業務プログラムの修正と再配置 234
- 11.4 ファイルの修正とリストア 235
- 11.5 帳票管理 GUI サービスの再設定 236
 - 11.5.1 EUR Web Plug-In のダウンロードパッケージの配置 236
 - 11.5.2 サービスプログラムの再インストール 236
 - 11.5.3 起動部品の実環境設定 236
 - 11.5.4 サービスの再登録・起動 236

12 帳票システムを移行する 237

- 12.1 移行先マシンのセットアップ 238
- 12.2 業務プログラムの修正と再配置 239
- 12.3 ファイルの修正とインポート 240

付録 241

- 付録 A Windows 環境の場合の注意 242
 - 付録 A.1 共通の注意 242
 - 付録 A.2 EUR Server Service, および EUR Server - Spool Service を使用する場合の注意 244
 - 付録 A.3 EUR Server - Adapter, および EUR Server - Spool Service Adapter を使用する場合の注意 245
 - 付録 A.4 EUR Client を使用する場合の注意 246
- 付録 B UNIX/Linux 環境の場合の注意 247
 - 付録 B.1 共通の注意 247
 - 付録 B.2 EUR Server Service, および EUR Server - Spool Service を使用する場合の注意 247
 - 付録 B.3 EUR Server - Adapter, および EUR Server - Spool Service Adapter を使用する場合の注意 247
 - 付録 B.4 EUR Server Service, および EUR Server - Spool Service を HP-UX 環境で使用する場合の注意 248
 - 付録 B.5 一時フォルダを使用する場合の注意 249
- 付録 C アンインストール 250
 - 付録 C.1 Windows 環境からアンインストールする 250
 - 付録 C.2 UNIX/Linux 環境からアンインストールする 255
- 付録 D このマニュアルの参考情報 258
 - 付録 D.1 関連マニュアル 258
 - 付録 D.2 EUR バージョン 11 での製品体系の変更 260
 - 付録 D.3 EUR バージョン 11 でのマニュアル体系の変更 261
 - 付録 D.4 このマニュアルでの表記 262
 - 付録 D.5 このマニュアルで使用する略語 264
 - 付録 D.6 KB (キロバイト) などの単位表記について 265

索引 266

1

帳票システムを構築するには

この章では、帳票システムの構築の流れなど、構築作業の全体像について説明します。また、このマニュアルの説明で使用するシステム構成についても説明します。

1.1 帳票システムの構築の流れ

帳票システムの構築は、次に示す三つのパターンがあります。

- システムを新規作成する

帳票システムを一から構築します。事業統合などでシステム全体を刷新する場合や、メインフレームシステムからオープンシステムへ移行する場合などが該当します。

帳票システムを新規に作成する場合の構築作業の流れについては、「[1.1.1 システムを新規作成する場合の流れ](#)」を参照してください。

- EUR をアップグレードする

帳票システムを構成する各マシンにインストールされている EUR を、新しいバージョンに入れ替えます。業務で EUR の新機能を使用する場合が該当します。

帳票システムの EUR をアップグレードする場合の構築作業の流れについては、「[1.1.2 EUR をアップグレードする場合の流れ](#)」を参照してください。

- システムを移行する


帳票システムを構成するマシンを交換したり、統廃合したりします。マシンを増やして負荷分散を図る場合や、テスト環境から本番環境に移行する場合が該当します。

帳票システムを移行する場合の構築作業の流れについては、「[1.1.3 システムを移行する場合の流れ](#)」を参照してください。




1.1.1 システムを新規作成する場合の流れ

帳票システムを新規作成する場合の作業の流れを、次の図に示します。

図 1-1 帳票システムを新規作成する場合の作業の流れ




(凡例)

-  : 必ず実施する作業
-  : 必要に応じて実施する作業
-  : このマニュアルでの説明箇所




1.1.2 EUR をアップグレードする場合の流れ

帳票システムの EUR をアップグレードする場合の作業の流れを、次の図に示します。

図 1-2 帳票システムの EUR をアップグレードする場合の作業の流れ




(凡例)

-  : 必ず実施する作業
-  : 必要に応じて実施する作業
-  : このマニュアルでの説明箇所




1.1.3 システムを移行する場合の流れ

帳票システムを移行する場合の作業の流れを、次の図に示します。

図 1-3 帳票システムを移行する場合の作業の流れ



(凡例)


-  : 必ず実施する作業
-  : 必要に応じて実施する作業
-  : このマニュアルでの説明箇所

1.2 構築作業の前に決めておくこと

構築作業を始める前に、帳票システムの仕様や作成する業務プログラムの仕様などを決めておく必要があります。

構築作業を始める前に検討が必要なことは、マニュアル「EUR システム設計ガイド」で説明しています。マニュアル「EUR システム設計ガイド」の記載内容と、このマニュアルで説明する内容との関係を、次の図に示します。


図 1-4 マニュアル「EUR システム設計ガイド」の記載内容との関係



1.3 このマニュアルの説明で使用するシステム構成

このマニュアルは、説明で使用する帳票システムの構成要素を次の図に示すように定義します。

図 1-5 マニュアルの説明で使用する帳票システムの構成要素



開発環境

帳票の設計や設定ファイルの作成を行う環境です。

帳票出力環境

帳票を出力する環境です。構成要素を次に示します。

- 帳票サーバ
- スプールサーバ
- アプリケーションサーバ
- クライアント

実際のシステムを構成する場合には、帳票サーバ以外の要素は任意です。また、サーバの各要素を組み合わせたり、サーバの各要素を帳票サーバに集約したりすることもできます。

EUR Server は、次の表に示すように三つのエディションを提供しています。帳票システムの構成や利用したい EUR の機能に応じて、導入する EUR Server を選択してください。

表 1-1 EUR Server の種類と位置づけ

製品名	位置づけ	構築できるサーバの種類
EUR Server Enterprise	<p>EUR Server の帳票出力機能をすべて利用できます。 次のような場合に適しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 出力する帳票の枚数が多く、印刷データの生成に時間が掛かる場合 • 帳票名で出力先を振り分けたい場合 • 印刷処理の負荷分散を実施したい場合 • 帳票の印刷履歴を管理したい場合 • 帳票の出力処理が複数の業務システムにわたるなどで、印刷データの一時保管が必要な場合 • オンライン処理で素早いレスポンスが求められる場合 	<ul style="list-style-type: none"> • 帳票サーバ • スプールサーバ • アプリケーションサーバ
EUR Server Standard	<p>次のような場合に適しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> • クライアント PC に帳票を配信して出力する場合 • PDF 形式、Excel 形式の帳票を出力する場合 • サーバで生成した帳票を、クライアント PC の Web ブラウザから出力、表示する場合 	<ul style="list-style-type: none"> • 帳票サーバ • アプリケーションサーバ

2

EUR Developer をインストールする

帳票システムの開発では、EUR Developer を使用します。

この章では、EUR Developer のインストール方法、インストール後に作成されるディレクトリ、およびインストール時の注意事項について説明します。

2.1 インストール方法

ここでは、EUR Developer のインストール方法について説明します。

2.1.1 インストールの前に

- 管理者権限を持つユーザでログインしてください。
- インストール時に必要なディスク空き容量を確認してください。
- ほかのユーザアプリケーションを終了してください。
- OS から実行許可についてのダイアログが表示されることがあります。このときには、実行を許可する応答をしてください。

2.1.2 インストール手順

EUR 製品の統合 CD-ROM を PC にセットすると、自動的に日立総合インストーラが起動されます。日立総合インストーラのウィンドウで EUR Developer を選択して、[インストール実行] ボタンをクリックしてください。インストールが開始されます。

インストール画面は、Windows インストール時の言語で表示されます。ロケールが英語、中国語、日本語のどれでもない場合は英語で表示されます。ただし、サポートしていないロケールで実行した場合、EUR の動作は保証されません。

2.1.3 リモートインストール

EUR Developer は、JP1/NETM/DM および Groupmax Remote Installation のリモートインストールに対応しています。操作・運用方法については、JP1/NETM/DM または Groupmax Remote Installation のマニュアルを参照してください。

2.2 インストール後に作成されるディレクトリ

EUR Developer のインストール後に作成されるディレクトリを次の表に示します。

表 2-1 EUR Developer のインストール後に作成されるディレクトリ

ディレクトリまたはファイル名	内容
%EUR%	EUR のルートディレクトリ
Document¥	ドキュメントディレクトリ
1033¥	英語ドキュメント格納ディレクトリ
1041¥	日本語ドキュメント格納ディレクトリ
Help¥	マニュアル格納ディレクトリ
eursysdw.pdf	マニュアル「EUR システム設計ガイド(Windows(R)用)」
eursysdu.pdf	マニュアル「EUR システム設計ガイド(UNIX(R)用)」
eursysaw.pdf	マニュアル「EUR システム構築ガイド(Windows(R)用)」
eursysau.pdf	マニュアル「EUR システム構築ガイド(UNIX(R)用)」
eursmanw.pdf	マニュアル「EUR 帳票出力 機能解説 EUR Server 編(Windows(R)用)」
eursmanu.pdf	マニュアル「EUR 帳票出力 機能解説 EUR Server 編(UNIX(R)用)」
eursrefw.pdf	マニュアル「EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編(Windows(R)用)」
eursrefu.pdf	マニュアル「EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編(UNIX(R)用)」
eurdb.pdf	マニュアル「EUR データベース連携ガイド」
eurmes.pdf	マニュアル「EUR メッセージ」
Designer¥	EUR Designer のルートディレクトリ
1033¥	英語リソースディレクトリ
1041¥	日本語リソースディレクトリ
Help¥	マニュアル格納ディレクトリ
eursysdw.pdf	マニュアル「EUR システム設計ガイド(Windows(R)用)」
eursysdu.pdf	マニュアル「EUR システム設計ガイド(UNIX(R)用)」
eursysaw.pdf	マニュアル「EUR システム構築ガイド(Windows(R)用)」
eursysau.pdf	マニュアル「EUR システム構築ガイド(UNIX(R)用)」
eurrpt.pdf	マニュアル「EUR 帳票作成 操作ガイド」
eurdlg.pdf	マニュアル「EUR 帳票作成 画面リファレンス」
eurvoutp.pdf	マニュアル「EUR 帳票出力 EUR Designer/EUR Viewer 編」

ディレクトリまたはファイル名	内容
eurdb.pdf	マニュアル「EUR データベース連携ガイド」
eurmes.pdf	マニュアル「EUR メッセージ」
euroutp.chm	マニュアル「EUR クライアント帳票出力」
2052¥	中国語リソースディレクトリ
Include¥	ヘッダファイルディレクトリ
Lib¥	ライブラリディレクトリ
Program¥	実行ファイル格納ディレクトリ
apgrpt.exe	EUR Designer 実行ファイル
EurLgMnt.exe	ログメンテナンスツール
EurLgOpt.exe	ログメンテナンスオプション設定ツール
Eurtyl.exe	給紙トレイ一覧ツール
eurcvtfm.exe	Word/Excel 変換コマンド
eurusenv.exe	EUR ユーザ環境削除ツール
eurspcsv.exe	帳票定義ファイルの入出力コマンド
EURMfdWz.exe	複数様式定義作成ツール
Sample¥	EUR 帳票作成機能 (EUR Form 帳票) サンプル格納ディレクトリ
EUR Form¥	
TemplateFile¥	SEWB 用テンプレートファイルディレクトリ
Tool¥Program¥	共通ツールディレクトリ
expedf32.exe	EUR フォントファイル作成ツール
Log¥	ログディレクトリ
Print¥	EUR Print Service のルートディレクトリ
1033¥	英語リソースディレクトリ
1041¥	日本語リソースディレクトリ
2052¥	中国語リソースディレクトリ
Program¥	実行ファイル格納ディレクトリ
eurps.exe	EUR Print Service 実行ファイル
eurecdif.exe	接続情報パスワード暗号化ツール
Eurtyl.exe	給紙トレイ一覧ツール
EURPSEX.DLL	ActiveX オブジェクト (V8 互換機能)
Java¥	JavaBeans 起動部品 (V8 互換機能) 格納ディレクトリ

ディレクトリまたはファイル名	内容
EURPSManager_5.jar	JavaBeans 起動部品
EURPSManager.properties	プロパティファイル
Fonts¥	フォントディレクトリ
Server¥	EUR Server Service のルートディレクトリ
Program¥	実行ファイル格納ディレクトリ
EURPM.exe	EUR Server Service 実行ファイル
EURPMCTRL.exe	Server Service 制御コマンド (eurpmctrl コマンド)
EURPMCTRLGUI.exe	[EUR Server Service 起動管理] ダイアログ実行ファイル
EURPMUMM.exe	[EUR Server Service 構成定義] ダイアログ実行ファイル
Conf¥	構成定義ファイル格納ディレクトリ
DBInfo¥	接続情報ファイル格納ディレクトリ
DocInfo¥	文書情報設定ファイル格納ディレクトリ
Form¥	帳票ファイル格納ディレクトリ
Multi¥	複数様式情報定義ファイル格納ディレクトリ
PDF¥	PDF 形式ファイル出力ディレクトリ
Preference¥	ビューアプレファレンス定義ファイル格納ディレクトリ
PrintDate¥	印刷日時出力定義ファイル格納ディレクトリ
PSEnv¥	EUR Print Service の環境設定ファイル格納ディレクトリ
ReplaceItem¥	置き換え表管理情報ファイル格納ディレクトリ
reportid¥	帳票出力定義ファイル格納ディレクトリ
ScriptCnt¥	Acrobat JavaScript 定義ファイル格納ディレクトリ
Split¥	分割定義ファイルまたは仕分け定義ファイル格納ディレクトリ
Temp¥	一時ファイルディレクトリ
Adapter¥	EUR Server - Adapter のルートディレクトリ
Program¥	実行ファイル格納ディレクトリ
EURPMC.exe	コマンド起動部品 (eurpmc コマンド)
EURPMADP.ocx	ActiveX 起動部品 (32 ビット版)
Program(x64)¥	実行ファイル格納ディレクトリ
EURPMADP.ocx	ActiveX 起動部品 (64 ビット版)
Java¥	Java 起動部品格納ディレクトリ
EURPMAdapter.jar	Java 起動部品 (32 ビット版)

ディレクトリまたはファイル名	内容
EURPMADJ.dll	Java 起動部品 (32 ビット版)
Java(x64)¥	Java 起動部品格納ディレクトリ
EURPMAdapter.jar	Java 起動部品 (64 ビット版)
EURPMADJ.dll	
COBOL¥	COBOL 起動部品格納ディレクトリ
EURPMADC.dll	COBOL 起動部品 (32 ビット版)
EURPMADC.lib	
COBOL(x64)¥	COBOL 起動部品格納ディレクトリ
EURPMADC.dll	COBOL 起動部品 (64 ビット版)
EURPMADC.lib	
Eursmpr¥	BSP-RM 連携コマンド (eursmpr コマンド) のルートディレクトリ
program¥	実行ファイル格納ディレクトリ
eursmpr.exe	BSP-RM 連携コマンド (eursmpr コマンド)
divdata¥	制御情報付データファイル格納ディレクトリ
runparam¥	起動パラメタファイル格納ディレクトリ
temp¥	一時ファイルディレクトリ
FileMonitor¥	ファイル監視サービスのルートディレクトリ
program¥	実行ファイル格納ディレクトリ
eurfm.exe	ファイル監視サービスプログラム
eurivk.exe	ジョブ実行プログラム
fmc¥	監視管理ディレクトリ
monitor¥	監視ディレクトリ
check¥	照合ディレクトリ
data¥	完了ディレクトリ
conf¥	構成定義ファイル格納ディレクトリ
runparam¥	起動パラメタファイル格納ディレクトリ
Spool¥	EUR Server - Spool Service のルートディレクトリ
Program¥	実行ファイル格納ディレクトリ
EURPMLS.exe	EUR Server - Spool Service 実行ファイル
EURPMULM.exe	[EUR Spool Service 構成定義] ダイアログ実行ファイル
EURSSECD.exe	LDAP 接続情報暗号化ツール

ディレクトリまたはファイル名	内容
Conf¥	構成定義ファイル格納ディレクトリ
ESF¥	スプールデータ格納ディレクトリ
POB¥	私書箱ディレクトリ
Temp¥	一時ファイルディレクトリ
Spool Adapter¥	EUR Server - Spool Service Adapter のルートディレクトリ
Program¥	実行ファイル格納ディレクトリ
EURPMLSC.exe	SS-コマンド起動部品 (eurpmlsc コマンド)
EURPMLSADP.ocx	SS-ActiveX 起動部品 (32 ビット版)
Program(x64)¥	実行ファイル格納ディレクトリ
EURPMLSADP.ocx	SS-ActiveX 起動部品 (64 ビット版)
Java¥	SS-Java 起動部品格納ディレクトリ
EURPMLSAdapter.jar	SS-Java 起動部品 (32 ビット版)
EURPMLSADJ.dll	
Java(x64)¥	SS-Java 起動部品格納ディレクトリ
EURPMLSAdapter.jar	SS-Java 起動部品 (64 ビット版)
EURPMLSADJ.dll	
euraps¥	EUR Application Service 実行ファイル格納ディレクトリ (32 ビット)
bin¥	
euraps.exe	EUR Application Service 実行ファイル
eurpmrsgui.ear	帳票管理 GUI サービス
eurssdeli.ear	配送サービス
Client¥	EUR Client Service のルートディレクトリ
Program¥	実行ファイル格納ディレクトリ
EURPMCL.exe	EUR Client Service 実行ファイル
EURPMUCM.exe	[EUR Client 構成定義] ダイアログ実行ファイル
EURPMCEPFViewer.exe	eurpmcepfviewer コマンド
EURPMPrintAX9.ocx	EUR Web Plug-In 実行ファイル (印刷用)
EURPMPreViewAX9.ocx	EUR Web Plug-In 実行ファイル (プレビュー用)
Conf¥	構成定義ファイル格納ディレクトリ
Sample¥	サンプル格納ディレクトリ

ディレクトリまたはファイル名	内容
EURMfdWz¥	複数様式定義作成ツールの作成サンプル (EPF 形式ファイル) 格納ディレクトリ
REPORTS¥	帳票定義ファイル (FMS 形式ファイル) および各種入力ファイルのサンプルファイル格納ディレクトリ
REPORTS2¥	
Server Service¥	EUR Server Service サンプルファイル格納ディレクトリ
Spool Service¥	EUR Server - Spool Service サンプルファイル格納ディレクトリ
XLSX¥	Excel 形式ファイル出力用サンプルファイル (XLSX 形式ファイルおよび FMS 形式ファイル) 格納ディレクトリ
Component¥	再配布パッケージ格納ディレクトリ
Client¥	EUR Client 再配布用パッケージ格納ディレクトリ
EURPMPrintAX.cab	マシン単位インストール用 EUR Web Plug-In ダウンロードパッケージ (印刷用)
EURPMPrintAX.inf	マシン単位インストール用 EUR Web Plug-In 情報ファイル (印刷用)
EURPMPreViewAX.cab	マシン単位インストール用 EUR Web Plug-In ダウンロードパッケージ (プレビュー用)
EURPMPreViewAX.inf	マシン単位インストール用 EUR Web Plug-In 情報ファイル (プレビュー用)
User¥	ユーザ単位インストール用 EUR Web Plug-In ダウンロードパッケージ格納ディレクトリ
EURPMPrintAX.cab	ユーザ単位インストール用 EUR Web Plug-In ダウンロードパッケージ (印刷用)
EURPMPrintAX.inf	ユーザ単位インストール用 EUR Web Plug-In 情報ファイル (印刷用)
EURPMPreViewAX.cab	ユーザ単位インストール用 EUR Web Plug-In ダウンロードパッケージ (プレビュー用)
EURPMPreViewAX.inf	ユーザ単位インストール用 EUR Web Plug-In 情報ファイル (プレビュー用)
DABroker¥	DABroker のインストーラ格納ディレクトリ
DABroker.msi	DABroker のインストーラ
ODBC¥	ODBC Driver のインストーラ格納ディレクトリ
Setup.exe	ODBC Driver のインストーラ
Hntrlib2	EUR Application Service 用トレースライブラリ
Common	EUR Application Service 共通モジュール

(凡例)

%EUR% : EUR Developer のインストール先ディレクトリを示します。

2.3 インストール時の注意事項

- EUR Developer のインストール後に、再起動を求めるダイアログが表示されることがあります。このときには、再起動を許可する応答をしてください。
- インストール先に格納される EUR バージョン 11 以降のマニュアルのファイル形式は、ヘルプファイルから PDF ファイルに変更されています。業務プログラムでマニュアルを参照している場合は、プログラムのパスなどをバージョン 11 以降のディレクトリ構成に合わせて作成してください。ディレクトリ構成については、「[2.2 インストール後に作成されるディレクトリ](#)」を参照してください。
- 使用する機能や設定ファイルなどの更新で、管理者権限が必要になる場合があります。
使用する機能で管理者権限が必要になる場合の詳細については、「[7.5.1 \[EUR Server Service 起動管理\] ダイアログを使用した起動管理](#)」, 「[7.5.2 Server Service 制御コマンドを使用した起動管理](#)」, および「[7.6.1 Spool Service 制御コマンドを使用した起動管理](#)」を参照してください。
設定ファイルなどの更新で管理者権限が必要になる場合の詳細については、「[付録 A Windows 環境の場合の注意](#)」を参照してください。

3

サーバで動作する業務プログラムを作成する

この章では、サーバで動作する業務プログラムの作成について説明します。

3.1 EUR が提供するインタフェース

業務プログラムの作成を支援するために、EUR では次の表に示すインタフェースを提供しています。

表 3-1 サーバで動作する業務プログラムの作成を支援するインタフェース

名称	対応するプログラミング言語	参照先
ActiveX 起動部品	VBScript, Visual Basic, Visual Basic .NET, ASP.NET など	3.3
SS-ActiveX 起動部品		
Java 起動部品	JSP, Java など	3.4
SS-Java 起動部品		
COBOL 起動部品※ ¹	COBOL	3.5
コマンド起動部品 (eurpmc コマンド) ※ ²	—	3.6
SS-コマンド起動部品 (eurplsc コマンド) ※ ²		
BSP-RM 連携コマンド (eursmpr コマンド) ※ ²		
ファイル監視サービス※ ²	—	3.7

注※¹

64 ビットモードで動作するモジュールは、Windows 環境向けだけ提供しています。UNIX/Linux 環境向けには提供していません。

注※²

32 ビットモードで動作します。

3.2 実行ユーザとアクセス権

サーバで動作するコンポーネントが使用するファイルの操作権限を実行ユーザに与えてください。入出力ファイルには適切なアクセス権を設定してください。入力ファイルには読み取りアクセス権、出力ファイルには書き込みアクセス権が必要です。

また、EUR Server - Adapter と EUR Server Service が同一マシンの場合は、EUR Server - Adapter と EUR Server Service の両方に、アクセス権を設定してください。

サーバで動作するコンポーネントの実行ユーザを次に示します。

表 3-2 サーバで動作するコンポーネントの実行ユーザ

コンポーネント	機能	実行ユーザ
EUR Server Service	EUR Server Service	Windows 環境の場合 ローカルシステムアカウント(SYSTEM) ^{※1} UNIX/Linux 環境の場合 Server Service 制御コマンド (eurpmctrl コマンド) の実行ユーザ
EUR Print Service	EUR Print Service	<ul style="list-style-type: none"> EUR Print Service が帳票サーバ上にある場合 実行ユーザは EUR Server Service の実行ユーザです。 EUR Print Service がスプールサーバ上にある場合 実行ユーザは EUR Server - Spool Service の実行ユーザです。
EUR Server - Adapter	EUR Server - Adapter	使用するアプリケーションプログラムの実行ユーザ ^{※2}
	BSP-RM 連携コマンド (eursmpr コマンド)	
	ファイル監視サービス	ローカルシステムアカウント(SYSTEM) ^{※1}
EUR Server - Spool Service	EUR Server - Spool Service	Windows 環境の場合 ローカルシステムアカウント(SYSTEM) ^{※1} UNIX/Linux 環境の場合 Spool Service 制御コマンド (eurpmlsctrl コマンド) の実行ユーザ
EUR Server - Spool Service Adapter	EUR Server - Spool Service Adapter	使用するアプリケーションプログラムの実行ユーザ ^{※2}

注※1

デフォルトの実行ユーザです。

注※2

IIS と ASP Script でブラウザから出力する場合、匿名ログオンを使用したときの実行ユーザは匿名ユーザ (IUSER)、認証ログインを使用したときの実行ユーザはログインユーザです。

なお、Server Service 制御コマンド (eurpmctrl コマンド) および Spool Service 制御コマンド (eurpmlsctrl コマンド) は EUR の起動管理に使用するコマンドです。詳細については、「[7.5.2 Server Service 制御コマンドを使用した起動管理](#)」および「[7.6.1 Spool Service 制御コマンドを使用した起動管理](#)」を参照してください。

3.3 VBScript, Visual Basic, Visual Basic .NET, ASP.NET などを使用する

EUR が提供する ActiveX 起動部品および SS-ActiveX 起動部品を使用することで、VBScript, Visual Basic, Visual Basic .NET, ASP.NET など開発する業務プログラムから EUR を操作できます。

ここでは、各起動部品の使用方法と、実現できる機能の概要について説明します。

3.3.1 EUR Server Service を呼び出すには

EUR Server Service を呼び出すには、ActiveX 起動部品を使用します。

(1) 使用方法

ActiveX 起動部品を使用するには、次の二つの方法があります。

- ActiveX 起動部品のプログラム ID (EURPM.Exec) を指定した Server.CreateObject メソッド (または CreateObject メソッド) を呼び出す
- ActiveX 起動部品が提供するクラス (EURPMADPLib.EURPMAdapter クラス) を呼び出す

指定例を次に示します。

●プログラム ID を指定した Server.CreateObject メソッド (または CreateObject メソッド) を呼び出す例

- VBScript の場合

```
Dim eurpm As Object
Set eurpm=Server.CreateObject("EURPM.Exec")
```

- Visual Basic の場合

```
Dim eurpm As Object
Set eurpm=CreateObject("EURPM.Exec")
```

eurpm には、Server.CreateObject メソッドまたは CreateObject メソッドの呼び出しによって作成されるオブジェクト名を指定します。

●EURPMADPLib.EURPMAdapter クラスを呼び出す例

```
Dim eurpm As EURPMADPLib.EURPMAdapter
Set eurpm=new EURPMADPLib.EURPMAdapter
```

eurpm には、EURPMADPLib.EURPMAdapter クラス型の任意のオブジェクト名を指定します。new 操作で EURPMADPLib.EURPMAdapter クラスを生成してください。

■注意

EURPMADPLib.EURPMAdapter クラスを生成する前に、ユーザアプリケーションプロジェクトのコントロールまたは COM の参照設定に、コントロール名「EURPMADP ActiveX コントロール モジュール」を追加してください。

(2) 実現できる機能

ActiveX 起動部品で実現できる機能の概要を次に示します。メソッドやプロパティの詳細については、マニュアル「EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編」を参照してください。

(a) 出力先を選んで出力する

帳票の出力には、PrintPMReport メソッドを使用します。PrintPMReport メソッド実行時に設定した PrintMode パラメタの値によって、次に示すように、帳票の出力先や出力方法を指定できます。

- 帳票サーバのプリンタに出力する (PrintMode=4)
- スプールサーバのプリンタに出力する (PrintMode=3) ※
- クライアント PC に出力する (PrintMode=1)
- 複数のクライアント PC に帳票を配布して出力する (PrintMode=5)
- スプールサーバに帳票の印刷データを蓄積する (PrintMode=2)

注※

スプールサーバが UNIX/Linux 環境の場合は、スプールサーバのプリンタに出力できません。

(b) ファイル形式を選んで出力する

帳票出力時のファイル形式を指定できます。使用するメソッドを次に示します。

- EPF 形式ファイルを出力する (OutputEPFReport メソッド)
- PDF 形式ファイルを出力する (OutputPDFReport メソッド)
- Excel 形式ファイルを出力する (OutputXLSXReport メソッド)

なお、EPF 形式ファイルは出力後に統合することもできます。複数の EPF 形式ファイルを統合するには、OutputMergeEPFReport メソッドを使用します。

(c) 帳票サーバの情報を取得する

帳票サーバおよび帳票サーバに登録されているスプールサーバの情報を一覧で取得できます。使用するメソッドを次に示します。

帳票サーバの情報を取得する

- プリンタクラスの一覧を取得する (GetPMPrinterClassList メソッド)
- プリンタの一覧を取得する (GetPMPrinterList メソッド)

- プリンタのトレイの一覧を取得する (GetPMTrayList メソッド)

帳票サーバに登録されているスプールサーバの情報を取得する

- スプールサーバの一覧を取得する (GetDestinationList メソッド)
- スプールサーバのプリンタクラスの一覧を取得する (GetPrinterClassList メソッド) ※
- スプールサーバのプリンタの一覧を取得する (GetPrinterList メソッド) ※
- スプールサーバのプリンタのトレイの一覧を取得する (GetTrayList メソッド) ※

注※

スプールサーバが UNIX/Linux 環境の場合は、これらの情報を取得できません。

(d) そのほかの情報を取得する

PrintPMReport メソッドでスプールサーバに蓄積した帳票の ID (ジョブ ID) や、EUR Web Plug-In 情報を取得できます。使用するメソッドを次に示します。

- 蓄積した帳票のジョブ ID を取得する (GetJobID メソッド, GetJobIDList メソッド)
- EUR Web Plug-In のクラス ID を取得する (GetPreviewAXClassID メソッド, GetPrintAXClassID メソッド)
- EUR Web Plug-In のバージョン情報を取得する (GetPreviewAXVersion メソッド, GetPrintAXVersion メソッド)

3.3.2 EUR Server - Spool Service を呼び出すには

EUR Server - Spool Service を呼び出すには、SS-ActiveX 起動部品を使用します。

(1) 使用方法

SS-ActiveX 起動部品を使用するには、次の二つの方法があります。

- SS-ActiveX 起動部品のプログラム ID (EURPMLS.Exec) を指定した Server.CreateObject メソッド (または CreateObject メソッド) を呼び出す。
- SS-ActiveX 起動部品が提供するクラス (EURPMLSADPLib.EURPMLSAdapter クラス) を呼び出す。

指定例を次に示します。

●プログラム ID を指定した Server.CreateObject メソッド (または CreateObject メソッド) を呼び出す例

- VBScript の場合

```
Dim eurpmls As Object
Set eurpmls=Server.CreateObject("EURPMLS.Exec")
```

- Visual Basic の場合

```
Dim eurpmls As Object
Set eurpmls=CreateObject("EURPMLS.Exec")
```

eurpmls には、Server.CreateObject メソッドまたは CreateObject メソッドの呼び出しによって作成されるオブジェクト名を指定します。

●EURPMLSADPLib.EURPMLSAdapter クラスを呼び出す例

```
Dim eurpmls As EURPMLSADPLib.EURPMLSAdapter
Set eurpmls=new EURPMLSADPLib.EURPMLSAdapter
```

eurpmls には、EURPMLSADPLib.EURPMLSAdapter クラス型の任意のオブジェクト名を指定します。new 操作で EURPMLSADPLib.EURPMLSAdapter クラスを生成してください。

■注意

EURPMLSADPLib.EURPMLSAdapter クラスを生成する前に、ユーザアプリケーションプロジェクトのコントロールまたは COM の参照設定に、コントロール名「EURPMLSADP ActiveX コントロール モジュール」を追加してください。

(2) 実現できる機能

SS-ActiveX 起動部品で実現できる機能の概要を次に示します。メソッドやプロパティの詳細については、マニュアル「EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編」を参照してください。

(a) スプールデータを操作する

スプールデータとは、帳票の印刷データ (EPF 形式ファイル) をスプールサーバに蓄積するときのファイル形式です。次に示すメソッドを使用することで、スプールデータに対してさまざまな操作ができます。

- スプールデータの一覧を取得する (GetSpoolFileOutline メソッド)
- スプールデータの属性値を取得する (GetSpoolFileAttribute メソッド)
- スプールデータの属性値を変更する (SetSpoolFileAttribute メソッド)
- スプールデータから印刷データを取得する (GetSpoolFile メソッド)
- スプールデータから取得した印刷データを出力する (PrintSpoolReport メソッド)
- スプールデータを削除する (DeleteSpoolFile メソッド)

(b) スプールサーバの情報を取得する

スプールサーバに登録されているプリンタの情報を一覧で取得できます。使用するメソッドを次に示します。

- スプールサーバのプリンタクラスの一覧を取得する (GetPrinterClassList メソッド)
- スプールサーバの OS 上のプリンタの一覧を取得する (GetPrinterList メソッド)
- スプールサーバの OS 上のプリンタのトレイの一覧を取得する (GetTrayList メソッド)

スプールサーバが UNIX/Linux 環境の場合は、プリンタの情報を取得できません。

(c) プロパティを初期化する

SS-ActiveX 起動部品各メソッドで指定したプロパティを初期化できます。プロパティの初期化には、Initialize メソッドを使用します。

3.4 JSP, Java などを使用する

EUR が提供する Java 起動部品および SS-Java 起動部品を使用することで、JSP, Java など開発する業務プログラムから EUR を操作できます。

ここでは、各起動部品の使用方法と、実現できる機能の概要について説明します。

3.4.1 EUR Server Service を呼び出すには

EUR Server Service を呼び出すには、Java 起動部品を使用します。

(1) 使用方法

Java 起動部品が提供する JP.co.Hitachi.soft.EURPM パッケージをインポートすることで利用できます。

なお、JP.co.Hitachi.soft.EURPM パッケージは、次に示すクラスを提供します。

- EUR Server Service の制御を行うクラス
EURPMAdapterForJava : EUR Server Service を制御するクラス
- 例外の制御を行うクラス
EURPMException : EUR Server Service の制御時に発生するエラー（例外）を管理するクラス

(2) 実現できる機能

Java 起動部品で実現できる機能の概要を次に示します。メソッドの詳細については、マニュアル「EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編」を参照してください。

(a) 出力先を選んで出力する

帳票の出力には、printReport メソッドを使用します。printReport メソッド実行時に設定した setPrintMode メソッドの値によって、次に示すように、帳票の出力先や出力方法を指定できます。

- 帳票サーバのプリンタに出力する (setPrintMode=4)
- スプールサーバのプリンタに出力する (setPrintMode=3) ※
- クライアント PC に出力する (setPrintMode=1)
- 複数のクライアント PC に帳票を配布して出力する (setPrintMode=5)
- スプールサーバに帳票の印刷データを蓄積する (setPrintMode=2)

注※

スプールサーバが UNIX/Linux 環境の場合は、スプールサーバのプリンタに出力できません。

(b) ファイル形式を選んで出力する

帳票出力時のファイル形式を指定できます。使用するメソッドを次に示します。

ファイルに出力する場合

- EPF 形式ファイルを出力する (outputEPFReport メソッド)
- PDF 形式ファイルを出力する (outputPDFReport メソッド)
- Excel 形式ファイルを出力する (outputXLSXReport メソッド)

メモリに出力する場合

- EPF 形式データを出力する (getEPFReport メソッド)
- PDF 形式データを出力する (getPDFReport メソッド)
- Excel 形式データを出力する (getXLSXReport メソッド)

なお、EPF 形式のファイルやデータは出力後に統合することもできます。複数の EPF 形式ファイルを統合した EPF 形式ファイルを出力するには、outputMergeEPFReport メソッドを使用します。また、複数の EPF 形式ファイルを統合した EPF 形式データを出力するには、getMergeEPFReport メソッドを使用します。

(c) 帳票サーバの情報を取得する

帳票サーバおよび帳票サーバに登録されているスプールサーバの情報を一覧で取得できます。使用するメソッドを次に示します。

帳票サーバの情報を取得する

- プリンタクラスの一覧を取得する (getPMPrinterClassList メソッド)
- プリンタの一覧を取得する (getPMPrinterList メソッド)
- プリンタのトレイの一覧を取得する (getPMTrayList メソッド)

帳票サーバに登録されているスプールサーバの情報を取得する

- スプールサーバの一覧を取得する (getDestinationList メソッド)
- スプールサーバのプリンタクラスの一覧を取得する (getPrinterClassList メソッド) ※
- スプールサーバのプリンタの一覧を取得する (getPrinterList メソッド) ※
- スプールサーバのプリンタのトレイの一覧を取得する (getTrayList メソッド) ※

注※

スプールサーバが UNIX/Linux 環境の場合は、これらの情報を取得できません。

(d) エラー情報を取得する

帳票出力時に発生するエラー（例外）情報を取得できます。使用するメソッドを次に示します。

- エラーコードを取得する (getErrorCode メソッド)

- エラーレベルを取得する (getErrorLevel メソッド)
- エラーメッセージのメッセージ ID を取得する (getKey メソッド)
- エラーメッセージの文字列を取得する (getMessage メソッド)
- エラー種別が警告の場合に、印刷データを取得する (getOutputData メソッド)

(e) そのほかの情報を取得する

printReport メソッドでスプールサーバに蓄積した帳票の ID (ジョブ ID) や、EUR Web Plug-In のバージョン情報などを取得できます。使用するメソッドを次に示します。

- 蓄積した帳票のジョブ ID を取得する (getJobID メソッド, getJobIDList メソッド)
- EUR Web Plug-In のクラス ID を取得する (getPrintAXClassID メソッド, getPreviewAXClassID メソッド)
- EUR Web Plug-In のバージョン情報を取得する (getPrintAXVersion メソッド, getPreviewAXVersion メソッド)

3.4.2 EUR Server - Spool Service を呼び出すには

EUR Server - Spool Service を呼び出すには、SS-Java 起動部品を使用します。

(1) 使用方法

SS-Java 起動部品が提供する JP.co.Hitachi.soft.EURPMLS パッケージをインポートすることで利用できます。

なお、JP.co.Hitachi.soft.EURPMLS パッケージは、次に示すクラスを提供します。

- EUR Server - Spool Service の制御を行うクラス
EURPMLSAdapterForJava : EUR Server - Spool Service を制御するクラス
- 例外の制御を行うクラス
EURPMLSException : EUR Server - Spool Service の制御時に発生するエラー (例外) を管理するクラス

(2) 実現できる機能

SS-Java 起動部品で実現できる機能の概要を次に示します。メソッドの詳細については、マニュアル「EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編」を参照してください。

(a) スプールデータを操作する

スプールデータとは、帳票の印刷データ (EPF 形式ファイル) をスプールサーバに蓄積するときのファイル形式です。次に示すメソッドを使用することで、スプールデータに対してさまざまな操作ができます。

- スプールデータの一覧を取得する (getSpoolFileOutline メソッド)
- スプールデータの属性値を取得する (getSpoolFileAttribute メソッド)
- スプールデータの属性値を変更する (setSpoolFileAttribute メソッド)
- スプールデータから印刷データをファイル取得する (getSpoolFile メソッド)
- スプールデータから印刷データをメモリ取得する (memgetSpoolFile メソッド)
- スプールデータから取得した印刷データを出力する (printSpoolReport メソッド)
- スプールデータを削除する (deleteSpoolFile メソッド)

(b) スプールサーバの情報を取得する

スプールサーバに登録されているプリンタの情報を一覧で取得できます。使用するメソッドを次に示します。

- スプールサーバのプリンタクラスの一覧を取得する (getPrinterClassList メソッド)
- スプールサーバの OS 上のプリンタの一覧を取得する (getPrinterList メソッド)
- スプールサーバの OS 上のプリンタのトレイの一覧を取得する (getTrayList メソッド)

スプールサーバが UNIX/Linux 環境の場合は、プリンタの情報を取得できません。

(c) プロパティを初期化する

SS-Java 起動部品の各メソッドで指定したプロパティを初期化できます。プロパティの初期化には、initialize メソッドを使用します。

(d) エラー情報を取得する

スプールデータの操作時に発生するエラー (例外) 情報を取得できます。使用するメソッドを次に示します。

- エラーコードを取得する (getErrorCode メソッド)
- エラーレベルを取得する (getErrorLevel メソッド)
- エラーメッセージのメッセージ ID を取得する (getKey メソッド)
- エラーメッセージの文字列を取得する (getMessage メソッド)
- エラー種別が警告の場合に、印刷データを取得する (getOutputData メソッド)

3.4.3 業務プログラムから帳票管理 GUI を呼び出すには

ユーザの認証情報 (ユーザ名と確認キー) を業務プログラムと帳票管理 GUI とで連携させることで、[ユーザの設定] 画面の表示を省略できます。これにより、帳票管理 GUI を利用するたびに、ユーザ名および確認キーを入力する手間を省けます。

ユーザの認証情報の連携には、ブラウザの Cookie を使用します。システムへのログイン時に入力した、ユーザ ID やパスワードなどの認証情報を、ブラウザの Cookie に保存しておきます。帳票管理 GUI の起

動時に、Cookie に保存された認証情報を読み込み、ユーザとして設定します。これにより、ユーザ名および確認キーを入力することなく、帳票管理 GUI を利用できます。

(1) 準備しておくこと

次のどちらかの方法で、システムへのログイン時に入力するユーザの認証情報を Cookie の NAME パラメタに設定する仕組みを準備します。

- シングルサインオン製品など、ユーザの認証情報を管理できる製品を導入する。
- Java サーブレットや JavaScript などを使用して、システムへのログインフォームを作成し、ユーザの認証情報を事前に取得する。

ユーザの認証情報を設定する Cookie の NAME パラメタを次の表に示します。

表 3-3 ユーザの認証情報を設定する Cookie の NAME パラメタ

項番	パラメタ名	データ型	説明
1	EURPM_UserName	String	ユーザ名を 80 バイト以内で指定します。制御コード (0x00~0x1F, 0x7F~0x9F), 「"」, および 「,」 は指定できません。80 バイトを超えて指定した場合は、デフォルトユーザとして動作します。
2	EURPM_CheckString	String	ユーザ名に対応する確認キーを、80 バイト以内で指定します。制御コード (0x00~0x1F, 0x7F~0x9F), 「"」, および 「,」 は指定できません。 EURPM_CheckString パラメタは、EURPM_UserName パラメタが指定されている場合だけ有効になります。80 バイトを超えて指定した場合は、デフォルトユーザとして動作します。
3	EURPM_DefaultUserFlg	String	デフォルトユーザを設定する場合に、「YES」と指定します。EURPM_DefaultUserFlg パラメタは、EURPM_UserName パラメタが指定されていないときだけ有効になります。「YES」以外の値を指定した場合、または値を指定しなかった場合は、「ユーザの設定」画面が表示されます。

なお、Cookie の NAME パラメタに値を設定するときは、URL エンコードを実施してください。URL エンコードを実施しないと、ユーザ名および確認キーを正しく設定できません。

Java サーブレットを使用するとき

```
URLEncoder.encode()
```

JavaScript を使用するとき

```
encodeURIComponent()
```

(2) コーディング例

ユーザ名と確認キーを Cookie に設定するコーディング例を次に示します。

(a) Java サーブレットの場合

ログインフォームから送信されたユーザ名 (UserName) と確認キー (CheckString) を取得し, Cookie として保存します。

```
public void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res)
    throws IOException, ServletException{
    res.setContentType("text/html; charset=UTF-8"); // エンコード方式
    req.setCharacterEncoding("UTF-8");           // エンコード方式
    // ユーザ名を取得する
    String strUserName = req.getParameter("UserName");
    // 確認キーを取得する
    String strPassword = req.getParameter("CheckString");

    // Cookieに保存する値をURLエンコードする
    String strEncUser = URLEncoder.encode(strUserName, "UTF-8");
    String strEncPass = URLEncoder.encode(strPassword, "UTF-8");

    // ユーザ名のCookieのNAMEパラメタを作成する
    Cookie ckEURPMUser = new Cookie("EURPM_UserName ", strEncUser);
    // ユーザ名のCookieを保存する
    res.addCookie(ckEURPMUser);

    // 確認キーのCookieのNAMEパラメタを作成する
    Cookie ckEURPMCheck = new Cookie("EURPM_CheckString ", strEncPass);
    // 確認キーのCookieを保存する
    res.addCookie(ckEURPMCheck);
}
}
```

(b) JavaScript の場合

[Cookie 書き込み] ボタンをクリックすると, [ユーザ名] テキストボックスおよび [確認キー] テキストボックスに入力した値が Cookie に書き込まれます。

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Cookieの設定例</TITLE>
</HEAD>
<BODY><SCRIPT language="JavaScript">
<!--
// *****
// Cookieへの書き込み
//   引数: kword=キーワード   kdata=データ
// *****
function CookieWrite(kword, kdata)
{
    // Cookieに保存する値をURLエンコードして保存する
    document.cookie = kword + "=" + encodeURIComponent (kdata);
}
//-->
</SCRIPT>
<P>Cookieの設定例</P>
<FORM name="cookie01">キーワード<BR>
ユーザ名 = <INPUT size="20" type="text" name="dat">
```

```
<BR>
確認キー = <INPUT size="20" type="text" name="dat">
<BR>
<INPUT type="button" value="Cookie書き込み"
onclick='CookieWrite("EURPM_UserName", dat[0].value, 1);'
'CookieWrite("EURPM_CheckString", dat[1].value, 1);'>
<BR>
</FORM>
</BODY>
</HTML>
```

3.5 COBOL を使用する

EUR が提供する COBOL 起動部品を使用することで、COBOL で開発する業務プログラムから EUR を操作できます。

ここでは、COBOL 起動部品の使用方法と、実現できる機能の概要について説明します。

3.5.1 使用方法

COBOL 起動部品が提供する関数を呼び出して使用します。

COBOL 起動部品のファイルを格納するディレクトリや COBOL 起動部品の設定については、マニュアル「COBOL2002 ユーザーズガイド」を参照してください。

3.5.2 実現できる機能

COBOL 起動部品で実現できる機能の概要を次に示します。関数の詳細については、マニュアル「EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編」を参照してください。

(1) 出力先を選んで出力する

帳票の出力には、PrintReport 関数または PrintReport2 関数を使用します。PrintReport 関数または PrintReport2 関数に設定した PRINTMODE パラメタの値によって、次に示すように、帳票の出力先や出力方法を指定できます。

- 帳票サーバのプリンタに出力する (PRINTMODE=4)
- スプールサーバのプリンタに出力する (PRINTMODE=3) ※
- クライアント PC に出力する (PRINTMODE=1)
- 複数のクライアント PC に帳票を配布して出力する (PRINTMODE=5)
- スプールサーバに帳票の印刷データを蓄積する (PRINTMODE=2)

注※

スプールサーバが UNIX/Linux 環境の場合は、スプールサーバのプリンタに出力できません。

(2) ファイル形式を選んで出力する

帳票出力時のファイル形式を指定できます。使用する関数を次に示します。

- EPF 形式ファイルを出力する (OutputEPFReport 関数)
- PDF 形式ファイルを出力する (OutputPDFReport 関数)

- Excel 形式ファイルを出力する (OutputXLSXReport 関数)

なお、EPF 形式ファイルは出力後に統合することもできます。複数の EPF 形式ファイルを統合するには、OutputMergeEPFReport 関数を使用します。

(3) 帳票サーバの情報を取得する

帳票サーバおよび帳票サーバに登録されているスプールサーバの情報を一覧で取得できます。使用する関数を次に示します。

帳票サーバの情報を取得する

- プリンタクラスの一覧を取得する (GetPMPrinterClassList 関数)
- プリンタの一覧を取得する (GetPMPrinterList 関数)
- プリンタのトレイの一覧を取得する (GetPMTrayList 関数)

帳票サーバに登録されているスプールサーバの情報を取得する

- スプールサーバの一覧を取得する (GetDestinationList 関数, GetDestinationList2 関数)
- スプールサーバのプリンタクラスの一覧を取得する (GetPrinterClassList 関数, GetPrinterClassList2 関数) ※
- スプールサーバのプリンタの一覧を取得する (GetPrinterList 関数) ※
- スプールサーバのプリンタのトレイの一覧を取得する (GetTrayList 関数) ※

注※

スプールサーバが UNIX/Linux 環境の場合は、これらの情報を取得できません。

3.5.3 注意事項

COBOL 起動部品のパラメタの文字列項目 (PIC X 項目) には、「クラス1 」や「トレイ1」のように、文字列の後ろに空白を付けた値を指定できません。

COBOL 起動部品のパラメタの文字列項目は固定長のため、指定したい文字列が項目長に満たない場合は、項目長を満たすまで文字列の後ろに空白を入れます。指定した文字列を判別するときは、文字列の後ろにある空白をすべて削除します。そのため、文字列の後ろに空白を付けた値を指定しても、指定値として扱われるのは文字列の後ろの空白を除いた値になります。

例を次に示します。

例 1 PRINTERCLASSNAME (PrintReport 関数) の場合

```
MOVE "クラス1 " TO PRINTERCLASSNAME
```

「クラス1 」と指定しても、「クラス1」が指定値として扱われます。

例 2 SERVERTRAYNAME (PrintReport 関数) の場合

```
MOVE "トレイ 1 " TO SERVERTRAYNAME
```

「トレイ 1」と指定しても、「トレイ 1」が指定値として扱われます。

3.6 コマンドを使用する

EUR が提供するコマンド起動部品 (eurpmc コマンド) や SS-コマンド起動部品 (eurplsc コマンド) を使用することで、業務プログラムや JP1/AJS3 などのジョブ管理製品から EUR を操作できます。

また、BSP-RM と連携する場合は、EUR が提供する BSP-RM 連携コマンド (eursmpr コマンド) を使用することで、BSP-RM が管理するデータファイルから EUR サーバ環境での帳票の印刷やファイル出力ができます。

ここでは、各コマンドの使用方法和、実現できる機能の概要について説明します。なお、オプション名のセパレータは、「/」で示しています。UNIX/Linux 環境の場合は、「/」を「-」に置き換えてお読みください。

3.6.1 EUR Server Service を呼び出すには

EUR Server Service を呼び出すには、コマンド起動部品 (eurpmc コマンド) を使用します。

(1) 使用方法

EUR Server - Adapter がインストールされているマシンで、eurpmc コマンドのファイル名を指定して実行します。

コマンドの構文は、Windows 環境および UNIX/Linux 環境で共通です。ただし、UNIX/Linux 環境で実行する場合は、eurpmc コマンドを「eurpmc」と指定してください。「.exe」は指定できません。また、コマンドの構文に指定できる文字列の長さは、約 30KB までです。

(2) 実現できる機能

eurpmc コマンドで実現できる機能の概要を次に示します。オプションの詳細については、マニュアル「EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編」を参照してください。

(a) 出力先を選んで出力する

帳票の出力には、/m オプションに print を指定して実行します。コマンド実行時に指定した/pm オプションの値によって、次に示すように、帳票の出力先や出力方法を指定できます。

- 帳票サーバのプリンタに出力する (/pm オプションに pm を指定)
- スプールサーバのプリンタに出力する (/pm オプションに sv を指定) ※
- クライアント PC に出力する (/pm オプションに cl を指定)
- 複数のクライアント PC に帳票を配布して出力する (/pm オプションに clds を指定)
- スプールサーバに帳票の印刷データを蓄積する (/pm オプションに spl を指定)

注※

スプールサーバが UNIX/Linux 環境の場合は、スプールサーバのプリンタに出力できません。

(b) ファイル形式を選んで出力する

帳票出力時のファイル形式を指定できます。コマンド実行時に /m オプションに指定する値を次に示します。

- EPF 形式ファイルを出力する (/m オプションに epf を指定)
- PDF 形式ファイルを出力する (/m オプションに pdf を指定)
- Excel 形式ファイルを出力する (/m オプションに xlsx を指定)

なお、EPF 形式ファイルは出力後に統合することもできます。複数の EPF 形式ファイルを統合するには、/m オプションに merge を指定して実行します。

(c) 帳票サーバの情報を取得する

帳票サーバおよび帳票サーバに登録されているスプールサーバの情報を一覧で取得できます。コマンド実行時に /m オプションに指定する値を次に示します。

帳票サーバの情報を取得する

- プリンタクラスの一覧を取得する (/m オプションに getpmprclass を指定)
- プリンタの一覧を取得する (/m オプションに getpmpr を指定)
- プリンタのトレイの一覧を取得する (/m オプションに pmtray を指定)

帳票サーバに登録されているスプールサーバの情報を取得する

- スプールサーバの一覧を取得する (/m オプションに getdest を指定)
- スプールサーバのプリンタクラスの一覧を取得する (/m オプションに getprclass を指定) ※
- スプールサーバのプリンタの一覧を取得する (/m オプションに getpr を指定) ※
- スプールサーバのプリンタのトレイの一覧を取得する (/m オプションに gettray を指定) ※

注※

スプールサーバが UNIX/Linux 環境の場合は、これらの情報を取得できません。

(3) 注意事項

eurpmc コマンドを使用する場合の注意事項を次に示します。

- オプション、オプションの指定値、およびオプションに指定する文字列は、大文字と小文字を区別します。例えば、/m オプションを「/M」と指定したり、/m オプションの指定値を「/m PRINT」と指定したりすると、エラーになります。
- 一つのコマンド構文に同じオプションが複数指定されている場合は、コマンド構文の後方に指定されたオプションが有効となります。

- /m オプションで指定した出力、および情報取得の機能（メソッド）に無効なオプションを指定したときは、無視して実行されます。
- 数値を指定する場合は、半角数値だけで指定してください。半角数値以外の文字（コンマ「,」など）を指定すると、エラーになります。

なお、指定可能範囲内の値であれば、前 0 を含む値を指定してもエラーになりません。ただし、指定可能な桁数は 9 桁までです。10 桁以上の値 ("0000000000" など) を指定した場合は、数値の大きさにかかわらず、KEEY904-E エラーになります。

3.6.2 EUR Server - Spool Service を呼び出すには

EUR Server - Spool Service を呼び出すには、SS-コマンド起動部品（eurpmlsc コマンド）を使用します。

(1) 使用方法

EUR Server - Spool Service Adapter がインストールされているマシンで、eurpmlsc コマンドのファイル名を指定して実行します。

コマンドの構文は、Windows 環境および UNIX/Linux 環境で共通です。ただし、UNIX/Linux 環境で実行する場合は、eurpmlsc コマンドを「eurpmlsc」と指定してください。「.exe」は指定できません。また、コマンドの構文に指定できる文字列の長さは、約 30KB までです。

(2) 実現できる機能

eurpmlsc コマンドで実現できる機能の概要を次に示します。オプションの詳細については、マニュアル「EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編」を参照してください。

(a) スプールデータを操作する

スプールデータとは、帳票の印刷データ（EPF 形式ファイル）をスプールサーバに蓄積するときのファイル形式です。コマンド実行時に指定した/m オプションの値によって、次に示すように、スプールデータに対してさまざまな操作ができます。

- スプールデータの一覧を取得する（/m オプションに getoutline を指定）
- スプールデータの属性値を取得する（/m オプションに getattr を指定）
- スプールデータの属性値を変更する（/m オプションに setattr を指定）
- スプールデータから印刷データを取得する（/m オプションに get を指定）
- スプールデータから取得した印刷データを出力する（/m オプションに print を指定）
- スプールデータを削除する（/m オプションに del を指定）

(b) スプールサーバの情報を取得する

スプールサーバに登録されているプリンタの情報を一覧で取得できます。コマンド実行時に/m オプションに指定する値を次に示します。

- スプールサーバのプリンタクラスの一覧を取得する (/m オプションに getprclass を指定)
- スプールサーバの OS 上のプリンタの一覧を取得する (/m オプションに getpr を指定)
- スプールサーバの OS 上のプリンタのトレイの一覧を取得する (/m オプションに gettray を指定)

スプールサーバが UNIX/Linux 環境の場合は、プリンタの情報を取得できません。

(3) 注意事項

eurpmlsc コマンドを使用する場合の注意事項を次に示します。

- オプション、オプションの指定値、およびオプションに指定する文字列は、大文字と小文字を区別します。例えば、/m オプションを「/M」と指定したり、/m オプションの指定値を「/m GETOUTLINE」と指定したりすると、エラーになります。
- 一つのコマンド構文に同じオプションが複数指定されている場合は、コマンド構文の後方に指定されたオプションが有効となります。
- /m オプションで指定したスプールデータの操作、および情報取得の機能（メソッド）に無効なオプションを指定したときは、無視して実行されます。

3.6.3 BSP-RM と連携するには

BSP-RM と EUR を連携することにより、BSP-RM が管理するデータファイル（制御情報付データファイル）を EUR サーバ環境で帳票の印刷やファイル出力できます。

BSP-RM から BSP-RM 連携コマンド（eursmpr コマンド）を実行すると、制御情報付データファイルからマッピングデータファイルおよび帳票セット指定ファイルを生成し、BSP-RM 連携コマンドから eurpmc コマンドを呼び出して帳票を出力します。帳票の出力先や出力方法は、BSP-RM 連携コマンドに指定する起動パラメタファイルに eurpmc コマンドのオプションの形式で記述します。

BSP-RM と EUR を連携する場合の帳票出力の流れの詳細については、マニュアル「EUR 帳票出力 機能解説 EUR Server 編」を参照してください。

また、BSP-RM 連携コマンドの詳細については、マニュアル「EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編」を参照してください。

(1) 使用方法

Windows 環境の EUR Server - Adapter がインストールされているマシンで、BSP-RM 連携コマンドのファイル名を指定して実行します。

引数に制御情報付データファイルと起動パラメタを指定します。BSP-RM 連携コマンドから eurpmc コマンドを呼び出して帳票を出力できます。

(2) 実現できる機能

BSP-RM から実行する BSP-RM 連携コマンドで実現できる機能の概要を次に示します。オプションの詳細については、マニュアル「EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編」を参照してください。

(a) 出力先を選んで帳票を出力する

BSP-RM 連携コマンドに指定する起動パラメタファイルに、帳票の出力先や出力方法を定義しておくことにより、出力先や出力方法を選んで帳票を出力できます。

起動パラメタファイルには eurpmc コマンドの /m オプション (print を指定) および /pm オプション (帳票の出力先や出力方法を指定) を記述します。起動パラメタファイルに指定できる /pm オプションの値を次に示します。

- 帳票サーバのプリンタに出力する (/pm オプションに pm を指定)
- スプールサーバのプリンタに出力する (/pm オプションに sv を指定)
- クライアント PC に出力する (/pm オプションに cl を指定)
- スプールサーバに帳票の印刷データを蓄積する (/pm オプションに spl を指定)

(b) ファイル形式を選んで帳票を出力する

BSP-RM 連携コマンドに指定する起動パラメタファイルに、帳票出力時のファイル形式を定義しておくことにより、ファイル形式を選んで帳票を出力できます。

起動パラメタファイルには eurpmc コマンドの /m オプション (帳票出力時のファイル形式を指定) を記述します。起動パラメタファイルに指定できる /m オプションの値を次に示します。

- EPF 形式ファイルを出力する (/m オプションに edf を指定)
- PDF 形式ファイルを出力する (/m オプションに pdf を指定)
- EUR 形式ファイルを出力する (/m オプションに eur を指定)
- Excel 形式ファイルを出力する (/m オプションに xlsx を指定)

(3) 注意事項

BSP-RM 連携コマンドを使用する場合の注意事項を次に示します。

- BSP-RM 連携コマンドの実行時に指定する起動パラメタファイルには、eurpmc コマンドの /m オプションの指定が必須です。
- 起動パラメタファイルに定義できる eurpmc コマンドのオプションの詳細、および eurpmc コマンドのオプションを指定するときの注意事項については、マニュアル「EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編」を参照してください。

3.7 ファイル監視サービスを使用する

EUR が提供するファイル監視サービスを使用することによって、帳票出力に使用するファイルを監視フォルダに格納するだけで、自動的に帳票の印刷やファイル出力ができます。

3.7.1 使用方法

Windows 環境の EUR Server - Adapter がインストールされているマシンで、ファイル監視サービスを起動します。ファイル監視サービスの起動や停止する方法については、「7.7 ファイル監視サービスの起動管理設定」を参照してください。

3.7.2 実現できる機能

ファイル監視サービスを起動している状態で、帳票出力に使用するファイルを監視フォルダに格納すると、ファイル監視サービスが一定間隔で監視フォルダ内のファイルの着信をチェックして自動的に帳票の印刷やファイル出力を行います。ファイルの着信を監視する間隔は、ファイル監視サービスの環境設定ファイル設定することができます。また、帳票の印刷やファイル出力を行う際にジョブ実行プログラムが動作します。

ファイル監視サービスで実現できる機能の概要を次に示します。オプションの詳細については、マニュアル「EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編」を参照してください。

(1) マッピングデータファイルを監視して帳票を出力する（事前定義型）

マッピングデータファイルを監視対象として帳票を出力できます。業務アプリケーションから監視フォルダにマッピングデータファイルを格納すると、ファイル監視サービスが一定間隔で監視フォルダ内のファイルの着信をチェックしてファイルを自動的に取得します。取得したファイルが監視定義ファイルに定義したファイル名と一致した場合は、起動パラメタファイルの定義内容に従って eurpmc コマンドを呼び出して帳票を出力します。ファイル名が一致しない場合、および帳票の出力でエラーが発生した場合は、取得したファイルを完了フォルダに格納します。

起動パラメタファイルには eurpmc コマンドのオプションを記述して帳票の出力先や出力方法を定義します。監視定義ファイルには着信監視するマッピングデータファイルに対応する起動パラメタファイルの情報を定義します。これらのファイルはファイル監視サービスの使用前にあらかじめ作成しておく必要があります。

起動パラメタファイルおよび監視定義ファイルの詳細については、マニュアル「EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編」を参照してください。

(2) 制御情報付データファイルを監視して帳票を出力する（上位主導型）

制御情報付データファイルを監視対象として帳票を出力できます。業務アプリケーションから監視フォルダに制御情報付データファイルを格納すると、ファイル監視サービスが一定間隔で監視フォルダ内のファイルの着信をチェックして自動的にファイルを取得し、ファイル内に定義されているマッピングデータおよび帳票の出力先や出力方法に従って eurpmc コマンドを呼び出して帳票を出力します。帳票の出力時にエラーになった場合は、取得したファイルを完了フォルダに格納します。

制御情報付データファイルに記述する帳票の出力先や出力方法の定義は、eurpmc コマンドのオプションで指定します。

制御情報付データファイルおよび起動パラメタファイルに定義できる eurpmc コマンドのオプションの詳細については、マニュアル「EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編」を参照してください。

(3) 完了フォルダに保持されているマッピングデータファイルまたは制御情報付データファイルを使用して再度帳票を出力する

完了フォルダに保持されているマッピングデータファイル[※]および制御情報付データファイルを監視フォルダにコピーすることで再度帳票を出力できます。

注※

監視定義ファイルおよび起動パラメタファイルの定義内容を変更した場合は、変更後の定義内容に従って帳票を出力します。

3.7.3 注意事項

- ファイル監視サービスを使用する場合の制限事項および注意事項については、マニュアル「EUR 帳票出力 機能解説 EUR Server 編」を参照してください。
- 起動パラメタファイルに eurpmc コマンドのオプションを指定するときの注意事項については、マニュアル「EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編」を参照してください。

3.8 サーバで動作する業務プログラムを作成する場合の注意

- EUR が読み込むファイルのフルパスは、次の形式が指定できます。
 - ローカルドライブの指定
(例) C:¥ABC¥EUR.fms
 - ネットワークパスの指定
(例) ¥¥COMP¥ABC¥EUR.fms

EUR Server Service および EUR Server - Spool Service を使用する場合は、次のことに注意してください。

- ファイルの入出力でネットワークパスを使用する場合は、EUR Server Service および EUR Server - Spool Service のログオンアカウントを適切なアクセス権を持つアカウントに変更してください。
- 入出力フォルダにネットワークドライブを使用できません。また、入出力フォルダに適切なアクセス権を設定してください。サービスを Local System で実行している場合は、Local System からアクセスできる必要があります。
- 起動部品で文字列を指定する場合、次に示す禁止文字を指定しないでください。指定した場合、EUR の操作ができなくなるおそれがあります。
 - 引用符 (")
 - コンマ (,)
 - 制御コード (0x00~0x1F, 0x7F~0x9F)
- 非 Unicode アプリケーションの言語で使用できないエンコーディングは、画像ディレクトリおよび一時ファイルディレクトリに使用できません。

4

クライアントで動作する業務プログラムを作成する

この章では、クライアントで動作する業務プログラムの作成について説明します。

4.1 EUR が提供するインタフェース

業務プログラムの作成を支援するために、EUR では次の表に示すインタフェースを提供しています。

表 4-1 クライアントで動作する業務プログラムの作成を支援するインタフェース

名称	対応するプログラミング言語	参照先
eurpmcepfviewer コマンド*	—	4.3
EUR Web Plug-In	VBScript, Visual Basic, Visual Basic .NET, ASP.NET, JSP, Java など	4.4

注※

32 ビットモードで動作します。

4.2 実行ユーザとアクセス権

クライアントで動作するコンポーネントが使用するファイルの操作権限を実行ユーザに与えてください。入出力ファイルには適切なアクセス権を設定してください。入力ファイルには読み取りアクセス権、出力ファイルには書き込みアクセス権が必要です。

クライアントで動作するコンポーネントの実行ユーザを次に示します。

表 4-2 クライアントで動作するコンポーネントの実行ユーザ

コンポーネント	機能	実行ユーザ
EUR Client Service	EUR Client Service	ログインユーザ*
EUR Web Plug-In	<ul style="list-style-type: none">• EUR Web Plug-In (印刷用)• EUR Web Plug-In (プレビュー用)	使用するアプリケーションプログラムの実行ユーザ

注※

デフォルトの実行ユーザです。

4.3 コマンドを使用する

EUR が提供する eurpmcepfviewer コマンドを使用することで、業務プログラムから EUR を操作できます。

ここでは、eurpmcepfviewer コマンドの使用方法和、実現できる機能の概要について説明します。

4.3.1 使用方法

EUR Client Service がインストールされているマシンで、eurpmcepfviewer コマンドのファイル名を指定して実行します。コマンドの構文に指定できる文字列の長さは、約 30KB までです。

4.3.2 実現できる機能

eurpmcepfviewer コマンドで実現できる機能の概要を次に示します。

クライアント PC のプリンタに帳票を印刷する

クライアント PC のプリンタに帳票を印刷できます。

クライアント PC 上で帳票をプレビューする

クライアント PC 上で帳票をプレビューできます。

なお、帳票の印刷先の優先順位は次のとおりです。

1. プリンタ名の指定 (/pr オプションで指定)
2. プリンタクラス名の指定 (/prc オプションで指定)
3. EPF 形式ファイルのプリンタクラス名情報
4. OS のデフォルトのプリンタ

2. または 3. で決定したプリンタクラス名が、クライアント PC のプリンタクラスとして設定されていない場合は、OS のデフォルトのプリンタに出力します。また、プリンタ名またはプリンタクラス名の指定によって決定したプリンタが存在しない場合はエラーになります。

オプションの詳細については、マニュアル「EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編」を参照してください。

4.3.3 注意事項

eurpmcepfviewer コマンドを使用する場合の注意事項を次に示します。

- オプション、オプションの指定値、およびオプションに指定する文字列は、大文字と小文字を区別しません。例えば、/r オプションを「/R」と指定すると、エラーになります。
- 同じオプションが複数指定されている場合は、最後に指定されたオプションの値が有効となります。
- 無効なオプションが指定されている場合は、エラーになります。

4.4 EUR Web Plug-In を使用する

VBScript, Visual Basic, Visual Basic .NET, ASP.NET, JSP, Java などで開発する業務プログラムから EUR Web Plug-In を呼び出すことで, Web ブラウザから帳票をダウンロードして出力したり, Web ブラウザに帳票を埋め込んで表示したりできます。

4.4.1 使用方法

帳票を表示する Web ページに, EUR Web Plug-In のパラメタを<object>タグを使用して記述します。<object>タグの記述内容は, EUR Web Plug-In のインストール方法によって異なります。<object>タグの記述内容については, マニュアル「EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編」を参照してください。

4.4.2 実現できる機能

EUR Web Plug-In で実現できる機能の概要を次に示します。

Web ブラウザから帳票を印刷する

EUR Web Plug-In (印刷用) を使用して, Web ブラウザから帳票をダウンロードして印刷できます。

Web ブラウザ上で帳票をプレビューする

EUR Web Plug-In (プレビュー用) を使用して, Web ブラウザ上で帳票をプレビューできます。

4.4.3 注意事項

EUR Web Plug-In を使用する場合の注意事項を次に示します。

- DefaultPrintDlg パラメタで YES を選択したときは, 印刷時に OS の印刷ダイアログが表示されます。プリンタドライバによっては, OS の印刷ダイアログの初期設定に, EPF 形式ファイル中の情報が反映されないことがあります。印刷時の属性は, OS の印刷ダイアログで設定してください。
- EPFFileURL パラメタに, 動的に EPF 形式ファイルを生成するためのユーザアプリケーションの URL を指定する場合, HTTP レスポンスの HTTP ヘッダの ContentLength 項目には, 生成した EPF 形式ファイルのファイルサイズを正しく指定してください。間違っていて指定した場合は, ダウンロードの進捗画面が正しく表示されません。
- EPFTempDataMode パラメタに「1 (ダウンロードする EPF 形式ファイルを一時ファイルとして保存しない)」を指定した場合に, ContentLength 項目を正しく指定していないときは, ファイルデータを正常にダウンロードできないおそれがあります。
- ExclusionPrinterName プロパティおよび ExclusionPrinterDriver プロパティを設定することで, EUR Client Service の [印刷先指定] ダイアログに表示されるプリンタを制限できます。帳票を自動印刷す

る場合、ExclusionPrinterName プロパティまたは ExclusionPrinterDriver プロパティの指定によって、印刷先に設定したプリンタが除外されているとエラーになります。

パラメタおよびプロパティの詳細については、マニュアル「EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編」を参照してください。

5

帳票の出力内容を設定するファイルを準備する

この章では、帳票の出力内容を設定するファイルを準備する方法について説明します。

5.1 準備の流れ

帳票の出力内容を設定するファイルは、次のどちらかの方法で準備します。


- ファイルを新規作成する
- 過去に作成したファイルを流用する

それぞれの流れを説明します。

5.1.1 ファイルを新規作成する

ファイルを新規作成する場合の流れを、次の図に示します。

図 5-1 ファイルを新規作成する場合の流れ



(凡例)

- : 帳票サーバに格納するファイル
- : アプリケーションサーバに格納するファイル
- : 運用に応じて格納先を決めるファイル

帳票ファイルについては、マニュアル「EUR 帳票作成 操作ガイド」を参照して作成してください。帳票ファイル以外のファイルについては、マニュアル「EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編」を参照して作成してください。

作成したファイルは、次のどちらかのサーバに格納します。

- 帳票サーバ (EUR Server Service 稼働マシン)
- アプリケーションサーバ (EUR Server - Adapter 稼働マシン)


ファイルの格納先については、次の説明を参照してください。

- 5.2 帳票サーバに準備するファイル
- 5.3 アプリケーションサーバに準備するファイル
- 5.4 運用に応じて格納先を決めるファイル

5.1.2 過去に作成したファイルを流用する

過去に作成したファイルを流用する場合の流れを、次の図に示します。

図 5-2 過去に作成したファイルを流用する場合の流れ



帳票ファイルについては、マニュアル「EUR 帳票作成 操作ガイド」を参照して修正してください。帳票ファイル以外のファイルについては、マニュアル「EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編」を参照して修正してください。

作成したファイルは、次のどちらかのサーバに格納します。

- 帳票サーバ (EUR Server Service 稼働マシン)
- アプリケーションサーバ (EUR Server - Adapter 稼働マシン)

ファイルの格納先については、次の説明を参照してください。

- 5.2 帳票サーバに準備するファイル
- 5.3 アプリケーションサーバに準備するファイル
- 5.4 運用に応じて格納先を決めるファイル

5.2 帳票サーバに準備するファイル

帳票サーバ（EUR Server Service 稼働マシン）に準備するファイルを、次の表に示します。各ファイルの詳細、および起動部品や環境設定ファイルの詳細については、マニュアル「EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編」を参照してください。

表 5-1 帳票サーバに準備するファイル

ファイルの種類	拡張子	ファイルの格納先
帳票ファイル	*.fms	次のどちらかのディレクトリに格納してください。 <ul style="list-style-type: none"> 起動部品で指定したディレクトリ EUR Server Service の環境設定ファイル (EURPM.ini) の PATH セクションの FORM キーに指定したディレクトリ
画像ファイル	*.bmp *.jpg *.jpe *.jpeg *.gif *.tif *.tiff *.png	EUR Print Service の環境変数 EURPS_IMAGEPATH に指定したディレクトリ
プリンタ定義ファイル	なし	EUR Print Service の環境変数 EURPS_PRINTERINFPATH に指定したディレクトリ※
文書情報設定ファイル	任意	次のどちらかのディレクトリに格納してください。 <ul style="list-style-type: none"> 起動部品で指定したディレクトリ EUR Server Service の環境設定ファイル (EURPM.ini) の PATH セクションの DOCINFO キーに指定したディレクトリ
複数様式情報定義ファイル		次のどちらかのディレクトリに格納してください。 <ul style="list-style-type: none"> 起動部品で指定したディレクトリ EUR Server Service の環境設定ファイル (EURPM.ini) の PATH セクションの MULTI キーに指定したディレクトリ
接続情報ファイル		次のどちらかのディレクトリに格納してください。 <ul style="list-style-type: none"> 起動部品で指定したディレクトリ EUR Server Service の環境設定ファイル (EURPM.ini) の PATH セクションの DBINFO キーに指定したディレクトリ
置き換え表管理情報ファイル	*.csv	次のどちらかのディレクトリに格納してください。 <ul style="list-style-type: none"> 起動部品で指定したディレクトリ

ファイルの種類	拡張子	ファイルの格納先
置き換え表管理情報ファイル	*.csv	<ul style="list-style-type: none"> EUR Server Service の環境設定ファイル (EURPM.ini) の PATH セクションの REPLACEITEM キーに指定したディレクトリ
置き換え表ファイル		置き換え表管理情報ファイルと同じディレクトリ
Acrobat JavaScript 定義ファイル		次のどちらかのディレクトリに格納してください。 <ul style="list-style-type: none"> 起動部品で指定したディレクトリ EUR Server Service の環境設定ファイル (EURPM.ini) の PATH セクションの SCRIPTCNT キーに指定したディレクトリ
Acrobat JavaScript ファイル		Acrobat JavaScript 定義ファイルと同じディレクトリ
ビューアプレファレンス定義ファイル		次のどちらかのディレクトリに格納してください。 <ul style="list-style-type: none"> 起動部品で指定したディレクトリ EUR Server Service の環境設定ファイル (EURPM.ini) の PATH セクションの PREFERENCE キーに指定したディレクトリ
テスト印刷設定ファイル	任意	EUR Print Service の環境変数 EURPS_TESTPRINTFILE に指定したディレクトリ
印刷日時出力定義ファイル		次のどちらかのディレクトリに格納してください。 <ul style="list-style-type: none"> 起動部品で指定したディレクトリ EUR Server Service の環境設定ファイル (EURPM.ini) の PATH セクションの PRINTDATE キーに指定したディレクトリ
帳票出力定義ファイル		EUR Server Service の環境設定ファイル (EURPM.ini) の PATH セクションの REPORTID キーに指定したディレクトリ
EUR Application Service 動作設定ファイル	*.ini	EUR Application Service の実行ファイルと同じフォルダ

注※

帳票サーバが UNIX/Linux 環境の場合、プリンタ定義ファイルを指定しただけでは印刷できません。稼働する OS でプリンタ定義をする必要があります。UNIX/Linux 環境でのプリンタ定義方法については、マニュアル「EUR 帳票出力 機能解説 EUR Server 編」を参照してください。

5.2.1 EUR Application Service 動作設定ファイルを作成するには

EUR Application Service 動作設定ファイルとは、EUR Application Service の出力するログファイルのサイズを設定するためのファイルです。

EUR Application Service 動作設定ファイルは、テキストエディタなどで作成します。EUR ではサンプルファイルは提供されていません。

ファイル名および格納先を次に示します。

ファイル名

euraps.ini

格納先

EUR Application Service の実行ファイル (euraps.exe) と同じフォルダに配置してください。
デフォルトの格納先は、「インストール先ディレクトリ¥euraps¥bin」です。

(1) EUR Application Service 動作設定ファイルの形式

EUR Application Service 動作設定ファイルの形式を次に示します。

```
[LOG]
LOGFILESIZE=値
```

(2) EUR Application Service 動作設定ファイルのキーワード

EUR Application Service 動作設定ファイルのキーワードを次に示します。

LOGFILESIZE

EUR Application Service の出力するログファイルのサイズを指定します。単位は KB で、指定できる値は 3,000~2,000,000 です。指定できるファイルサイズの範囲外の値を指定した場合、またはキーワード LOGFILESIZE の指定を省略した場合は、3,000 が仮定されます。

5.3 アプリケーションサーバに準備するファイル

アプリケーションサーバ（EUR Server - Adapter 稼働マシン）に準備するファイルを、次の表に示します。各ファイルの詳細、および起動部品の詳細については、マニュアル「EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編」を参照してください。

表 5-2 アプリケーションサーバに準備するファイル

ファイルの種類	拡張子	ファイルの格納先
データファイル (マッピングデータファイル、ユーザ定義データファイル)	*.csv *.dat *.fix	起動部品で指定したディレクトリ
可変記号値定義ファイル	任意	
帳票セット指定ファイル		
文書しおり定義ファイル		
しおり定義ファイル		
暗号化設定ファイル		
PDF 仕分け定義ファイル		
制御情報付データファイル		
起動パラメタファイル		
EUR Web Plug-In 情報ファイル		

5.4 運用に応じて格納先を決めるファイル

運用に応じて格納先を決めるファイルを、次の表に示します。

各ファイルの詳細については、マニュアル「EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編」を参照してください。

表 5-3 運用に応じて格納先を決めるファイル

ファイルの種類	拡張子	説明
分割定義ファイル	任意	帳票を分割するときのページ数や分割後の印刷データの印刷先などを定義するファイルです。
仕分け定義ファイル		帳票を仕分けするときのキーワードやキーワードに対応する印刷先などを定義するファイルです。

分割ルールや仕分けルールが帳票ごとに異なる場合は、印刷ジョブごとにファイルを指定します。分割ルールや仕分けルールがすべての帳票で同じ場合は、EUR Server Service のサービスごとにファイルを指定します。

ファイルの格納先と指定方法を次に示します。

印刷ジョブごとにファイルを指定する場合

ファイルは、アプリケーションサーバ（EUR Server - Adapter 稼働マシン）に格納します。

ファイルの格納先

任意のディレクトリに格納してください。

指定方法

次に示す起動部品に、ファイル名とファイルを格納したディレクトリのパスを指定してください。

- ActiveX 起動部品
SplitFileName プロパティ、および SplitFilePath プロパティ
- Java 起動部品
setSplitFileName メソッド、および setSplitFilePath メソッド
- COBOL 起動部品
SPLITFILENAME パラメタ、および SPLITFILEPATH パラメタ
- コマンド起動部品（eurpmc コマンド）
/splitf オプション、および /splitfp オプション

EUR Server Service のサービスごとにファイルを指定する場合

ファイルは、帳票サーバ（EUR Server Service 稼働マシン）に格納します。

ファイルの格納先

EUR Server Service の環境設定ファイル（EURPM.ini）の PATH セクションの SPLIT キーで指定したディレクトリに格納してください。

指定方法

ファイル名を、EUR Server Service の環境設定ファイル (EURPM.ini) の FILE セクションの SPLIT キーに指定してください。

6

帳票の出力環境を設定するファイルを準備する

この章では、帳票の出力環境を設定するファイルを準備する方法について説明します。

6.1 準備の流れ

帳票の出力環境を設定するファイルは、次のどちらかの方法で準備します。


- ファイルを新規作成する
- 過去に作成したファイルを流用する

それぞれの流れを説明します。

6.1.1 ファイルを新規作成する

ファイルを新規作成する場合の流れを、次の図に示します。

図 6-1 ファイルを新規作成する場合の流れ



(凡例)

- : EUR Server Service稼働マシンに格納するファイル
- : EUR Server - Spool Service稼働マシンに格納するファイル
- : EUR Client Service稼働マシンに格納するファイル
- : システム構成に応じて格納先を決めるファイル

ファイルの作成方法、およびファイルの格納先については、次の説明を参照してください。

- 6.2 環境設定ファイルを作成するには
- 6.3 構成定義ファイルを作成するには
- 6.4 EURフォントファイルを作成するには

6.1.2 過去に作成したファイルを流用する

過去に作成したファイルを流用する場合の流れについて説明します。

なお、EUR フォントファイルについては、過去に作成したファイルを流用できません。「[6.4 EUR フォントファイルを作成するには](#)」を参照して、ファイルを作成し直してください。

(1) 環境設定ファイルを流用する

流用手順を次に示します。

1. 流用するファイルを任意のディレクトリに格納します。
2. メモ帳などのテキストエディタを使用して、必要な個所を修正します。

修正したファイルの格納先については、「[6.2 環境設定ファイルを作成するには](#)」を参照してください。

(2) 構成定義ファイルを流用する

(a) EUR Server Service の構成定義ファイルを流用する

流用手順を次に示します。

1. 流用するファイルを、次のどちらかのディレクトリに格納します。
 - デフォルトのディレクトリ
Windows 環境
インストール先ディレクトリ¥Server¥Conf
UNIX/Linux 環境
/var/opt/eur/server/Conf
 - EUR Server Service の環境設定ファイル (EURPM.ini) の PATH セクションの CONF キーに指定したディレクトリ
2. [EUR Server Service 構成定義] ダイアログ、またはメモ帳などのテキストエディタで、設定内容を変更します。

設定内容を変更する方法については、次の説明を参照してください。

- 出力先定義ファイル (Destination.conf) の設定内容を変更する場合
「[6.3.3 スプールサーバを登録する](#)」を参照してください。
- 帳票サーバプリンタクラス定義ファイル (PMPrinterClass.conf) の設定内容を変更する場合
「[6.3.4 帳票サーバのプリンタクラスを登録する](#)」を参照してください。
- 印刷先定義ファイル (PrintDest.conf) の設定内容を変更する場合
「[6.3.5 印刷先を登録する](#)」を参照してください。

(b) EUR Server - Spool Service の構成定義ファイルを流用する

流用手順を次に示します。

1. 流用するファイルを、次のどちらかのディレクトリに格納します。

- デフォルトのディレクトリ

Windows 環境

インストール先ディレクトリ¥Spool¥Conf

UNIX/Linux 環境

/var/opt/eur/spool/Conf

- EUR Server - Spool Service の環境設定ファイル (EURPMLS.ini) の PATH セクションの CONF キーに指定したディレクトリ

2. [EUR Spool Service 構成定義] ダイアログ、またはメモ帳などのテキストエディタで、設定内容を変更します。

設定内容を変更する方法については、次の説明を参照してください。

- 拠点プリンタクラス定義ファイル (ServerPrinterClass.conf) の設定内容を変更する場合
「[6.3.6 スプールサーバのプリンタクラスを登録する](#)」を参照してください。
- 帳票振り分け定義ファイル (Distribution.conf) の設定内容を変更する場合
「[6.3.7 帳票振り分け定義を登録する](#)」を参照してください。
- ユーザ管理ファイル (userdef.conf) の設定内容を変更する場合
「[6.3.8 スプールデータを操作するユーザを登録する](#)」を参照してください。

(c) EUR Client Service の構成定義ファイルを流用する

流用手順を次に示します。

1. 流用するファイルを、次のどちらかのディレクトリに格納します。

- デフォルトのディレクトリ

インストール先ディレクトリ¥Client¥Conf

- EUR Client Service の環境設定ファイル (EURPMCL.ini) の PATH セクションの CONF キーに指定したディレクトリ

2. [EUR Client 構成定義] ダイアログで、設定内容を変更します。

設定内容を変更する方法については、「[6.3.9 クライアントのプリンタクラスを登録する](#)」を参照してください。

(d) ファイル監視サービスの構成定義ファイルを流用する

流用手順を次に示します。

1. 流用するファイルを、次のどちらかのディレクトリに格納します。

- デフォルトのディレクトリ
インストール先ディレクトリ¥FileMonitor¥conf
- ファイル監視サービスの環境設定ファイル (eurfm.ini) の PATH セクションの CONF キーに指定したディレクトリ

2. メモ帳などのテキストエディタで、設定内容を変更します。

設定内容を変更する方法については、次の説明を参照してください。

- 監視定義ファイル (monitordef.conf) の設定内容を変更する場合
「[6.3.10 ファイル監視サービスの照合パターンを登録する](#)」を参照してください。

6.2 環境設定ファイルを作成するには

ここでは、環境設定ファイルを作成する方法について説明します。

6.2.1 環境設定ファイルとは

環境設定ファイルとは、EUR Server の各コンポーネントの動作環境を設定するファイルです。各コンポーネントの環境設定ファイルのファイル名と格納先を次の表に示します。

各ファイルの詳細については、マニュアル「EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編」を参照してください。

表 6-1 環境設定ファイルのファイル名と格納先

環境	コンポーネント	機能	環境設定ファイルのファイル名と格納先
サーバ	EUR Print Service	EUR Print Service	運用によって異なります。詳細については、「(1) EUR Print Service の環境設定ファイルのファイル名と格納先」を参照してください。
	EUR Server Service	EUR Server Service	<ul style="list-style-type: none">●デフォルト<ul style="list-style-type: none">• ファイル名 EURPM.ini• 格納先 Windows 環境 インストール先ディレクトリ¥Server UNIX/Linux 環境 /var/opt/eur/server●起動管理定義または Server Service 制御コマンド (eurpmctrl コマンド) で環境設定ファイルの格納先のディレクトリを指定する場合*<ul style="list-style-type: none">• ファイル名 EURPM.ini• 格納先 起動管理定義の環境設定ファイルパスまたは Server Service 制御コマンド (eurpmctrl コマンド) の ini オプションで指定した環境設定ファイルのディレクトリパス●起動管理定義または Server Service 制御コマンド (eurpmctrl コマンド) で環境設定ファイルのファイルパスを指定する場合*<ul style="list-style-type: none">• ファイル名と格納先 起動管理定義の環境設定ファイルパスまたは Server Service 制御コマンド (eurpmctrl コマンド) の ini オプションで指定した環境設定ファイルのファイルパス (ファイル名は任意)●EUR Server - Adapter または EUR Server - Spool Service Adapter で使用する環境設定ファイルの格納先を任意のディレクトリに変更し、EUR Server Service の環境設定ファイルを同じディレクトリに格納する場合<ul style="list-style-type: none">• ファイル名と格納先

環境	コンポーネント	機能	環境設定ファイルのファイル名と格納先
サーバ	EUR Server Service	EUR Server Service	<p>〔(2) EUR Server - Adapter または EUR Server - Spool Service Adapter で使用する環境設定ファイルのパスを指定する場合のファイル名と格納先〕の「環境設定ファイルの格納先を任意のディレクトリに変更する場合」を参照してください。</p> <p>●EUR Server - Adapter または EUR Server - Spool Service Adapter で使用する環境設定ファイルを任意のファイルパスで指定し、EUR Server Service の環境設定ファイルで設定する内容を同じファイルに指定する場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ファイル名と格納先 <p>〔(2) EUR Server - Adapter または EUR Server - Spool Service Adapter で使用する環境設定ファイルのパスを指定する場合のファイル名と格納先〕の「環境設定ファイルを任意のファイルパスで指定する場合」を参照してください。</p> <p>注※</p> <p>起動管理定義および Server Service 制御コマンド (eurpmctrl コマンド) の詳細については、「7.5 EUR Server Service の起動管理設定」を参照してください。</p>
		Server Service 制御コマンド (eurpmctrl コマンド)	<ul style="list-style-type: none"> ファイル名 EURPMCTRL.ini 格納先 Windows 環境 インストール先ディレクトリ¥Server UNIX/Linux 環境 /var/opt/eur/server
	EUR Server - Adapter	EUR Server - Adapter	<p>●デフォルト</p> <ul style="list-style-type: none"> ファイル名 EURPMADP.ini 格納先 Windows 環境 インストール先ディレクトリ¥Adapter UNIX/Linux 環境 /var/opt/eur/adapter <p>●EUR Server - Adapter または EUR Server - Spool Service Adapter で使用する環境設定ファイルの格納先を任意のディレクトリに変更する場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ファイル名と格納先 <p>〔(2) EUR Server - Adapter または EUR Server - Spool Service Adapter で使用する環境設定ファイルのパスを指定する場合のファイル名と格納先〕の「環境設定ファイルの格納先を任意のディレクトリに変更する場合」を参照してください。</p> <p>●EUR Server - Adapter または EUR Server - Spool Service Adapter で使用する環境設定ファイルを任意のファイルパスで指定する場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ファイル名と格納先 <p>〔(2) EUR Server - Adapter または EUR Server - Spool Service Adapter で使用する環境設定ファイルのパスを指定する場合のファイル名と格納先〕の「環境設定ファイルを任意のファイルパスで指定する場合」を参照してください。</p>

環境	コンポーネント	機能	環境設定ファイルのファイル名と格納先
サーバ	EUR Server - Adapter	EUR Server - Adapter	「名と格納先」の「環境設定ファイルを任意のファイルパスで指定する場合」を参照してください。
		BSP-RM 連携コマンド (eursmpr コマンド)	<ul style="list-style-type: none"> ファイル名 eursmpr.ini 格納先 インストール先ディレクトリ¥Eursmpr
		ファイル監視サービス	<ul style="list-style-type: none"> ファイル名 eurfm.ini 格納先 インストール先ディレクトリ¥FileMonitor
		ジョブ実行プログラム	<ul style="list-style-type: none"> ファイル名 eurivk.ini 格納先 インストール先ディレクトリ¥FileMonitor
	EUR Server - Spool Service	EUR Server - Spool Service	<ul style="list-style-type: none"> ●デフォルト <ul style="list-style-type: none"> ファイル名 EURPMLS.ini 格納先 Windows 環境 インストール先ディレクトリ¥Spool UNIX/Linux 環境 /var/opt/eur/spool ●システム環境変数 EUR_SPOOL_SERVICE_ENVFILE に環境設定ファイルの格納先のディレクトリを指定する場合※¹ <ul style="list-style-type: none"> ファイル名 EURPMLS.ini 格納先 システム環境変数 EUR_SPOOL_SERVICE_ENVFILE に指定したディレクトリパス ●システム環境変数 EUR_SPOOL_SERVICE_ENVFILE に環境設定ファイルのファイルパスを指定する場合※¹ <ul style="list-style-type: none"> ファイル名と格納先 システム環境変数 EUR_SPOOL_SERVICE_ENVFILE で指定したファイルパス (ファイル名は任意) ●Spool Service 制御コマンド (eurpmlsctrl コマンド) で環境設定ファイルの格納先のディレクトリを指定する場合※² <ul style="list-style-type: none"> ファイル名 EURPMLS.ini 格納先 Spool Service 制御コマンド (eurpmlsctrl コマンド) の ini オプションで指定した環境設定ファイルのディレクトリパス

環境	コンポーネント	機能	環境設定ファイルのファイル名と格納先
サーバ	EUR Server - Spool Service	EUR Server - Spool Service	<ul style="list-style-type: none"> ●Spool Service 制御コマンド (eurpmlsctrl コマンド) で環境設定ファイルのファイルパスを指定する場合※2 <ul style="list-style-type: none"> • ファイル名と格納先 <p>Spool Service 制御コマンド (eurpmlsctrl コマンド) の ini オプションで指定した環境設定ファイルのファイルパス (ファイル名は任意)</p> ●EUR Server - Adapter または EUR Server - Spool Service Adapter で使用する環境設定ファイルの格納先を任意のディレクトリに変更し, EUR Server - Spool Service の環境設定ファイルと同じディレクトリに格納する場合 <ul style="list-style-type: none"> • ファイル名と格納先 <p>〔(2) EUR Server - Adapter または EUR Server - Spool Service Adapter で使用する環境設定ファイルのパスを指定する場合のファイル名と格納先〕の「環境設定ファイルの格納先を任意のディレクトリに変更する場合」を参照してください。</p> ●EUR Server - Adapter または EUR Server - Spool Service Adapter で使用する環境設定ファイルを任意のファイルパスで指定し, EUR Server - Spool Service の環境設定ファイルで設定する内容を同じファイルに指定する場合 <ul style="list-style-type: none"> • ファイル名と格納先 <p>〔(2) EUR Server - Adapter または EUR Server - Spool Service Adapter で使用する環境設定ファイルのパスを指定する場合のファイル名と格納先〕の「環境設定ファイルを任意のファイルパスで指定する場合」を参照してください。</p> <p>注※1 システム環境変数 EUR_SPOOL_SERVICE_ENVFILE を設定した場合は, EUR Server - Spool Service が稼働するマシンの OS を再起動してください。</p> <p>注※2 Spool Service 制御コマンド (eurpmlsctrl コマンド) の詳細については, 「7.6 EUR Server - Spool Service の起動管理設定」を参照してください。</p>
		Spool Service 制御コマンド (eurpmlsctrl コマンド)	<ul style="list-style-type: none"> • ファイル名 EURPMCTRL.ini • 格納先 /var/opt/eur/spool
	EUR Server - Spool Service Adapter	EUR Server - Spool Service Adapter	<ul style="list-style-type: none"> ●デフォルト <ul style="list-style-type: none"> • ファイル名 EURPMLSADP.ini • 格納先 <p>Windows 環境 インストール先ディレクトリ¥Spool Adapter</p> <p>UNIX/Linux 環境 /var/opt/eur/spool-adp</p>

環境	コンポーネント	機能	環境設定ファイルのファイル名と格納先
サーバ	EUR Server - Spool Service Adapter	EUR Server - Spool Service Adapter	<p>●EUR Server - Adapter または EUR Server - Spool Service Adapter で使用する環境設定ファイルの格納先を任意のディレクトリに変更し、EUR Server - Spool Service Adapter の環境設定ファイルを同じディレクトリに格納する場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ファイル名と格納先 <p>「(2) EUR Server - Adapter または EUR Server - Spool Service Adapter で使用する環境設定ファイルのパスを指定する場合のファイル名と格納先」の「環境設定ファイルの格納先を任意のディレクトリに変更する場合」を参照してください。</p> <p>●EUR Server - Adapter または EUR Server - Spool Service Adapter で使用する環境設定ファイルを任意のファイルパスで指定し、EUR Server - Spool Service Adapter の環境設定ファイルで設定する内容を同じファイルに指定する場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ファイル名と格納先 <p>「(2) EUR Server - Adapter または EUR Server - Spool Service Adapter で使用する環境設定ファイルのパスを指定する場合のファイル名と格納先」の「環境設定ファイルを任意のファイルパスで指定する場合」を参照してください。</p>
		帳票管理 GUI	<ul style="list-style-type: none"> ファイル名 EURPMRSGUI.ini 格納先 Windows 環境 インストール先ディレクトリ¥Spool Adapter UNIX/Linux 環境 /var/opt/eur/spool-adp
クライアント	EUR Client Service	EUR Client Service	<ul style="list-style-type: none"> ファイル名 EURPMCL.ini 格納先 インストール先ディレクトリ¥Client

(1) EUR Print Service の環境設定ファイルのファイル名と格納先

EUR Print Service の環境設定ファイルのファイル名と格納先は、次に示すように指定方法によって異なります。

- 印刷ジョブごとにファイルを指定する場合
 - ファイル名
次に示す起動部品で指定したファイル名
 - ActiveX 起動部品：PSEnvFileName プロパティ
 - Java 起動部品：setPSEnvFileName メソッド
 - COBOL 起動部品：PSENVFILENAME パラメタ
 - コマンド起動部品：eurpmc コマンドの/psenvf オプション

- 格納先
次に示す起動部品で指定したディレクトリパス
 - ActiveX 起動部品：PSEnvFilePath プロパティ
 - Java 起動部品：setPSEnvFilePath メソッド
 - COBOL 起動部品：PSENVFILEPATH パラメタ
 - コマンド起動部品：eurpmc コマンドの/psenvfp オプション
- EUR Server Service のサービスごとにファイルを指定する場合
 - ファイル名
EUR Server Service の環境設定ファイル (EURPM.ini) の ENV セクションの PSENVFILENAME キーで指定したファイル名
 - 格納先
EUR Server Service の環境設定ファイル (EURPM.ini) の PATH セクションの PSENV キーで指定したディレクトリパス
- EUR Print Service の実行ユーザごとにファイルを指定する場合
 - ファイル名と格納先
EUR Print Service の環境変数 EURPS_ENVFILE で指定したファイルパス (ファイル名は任意)
- 何も指定しなかった場合 (デフォルトの格納先)
 - ファイル名
Windows 環境
EURPS_ENV
UNIX/Linux 環境
eurps_env
 - 格納先
Windows 環境
インストール先ディレクトリ¥Print
UNIX/Linux 環境
/etc/opt/eur

また、EUR Print Service の環境設定ファイルは複数指定することもできます。複数の環境設定ファイルを指定した場合で、同じ環境変数に異なる値を指定したときは、次の優先順位で設定内容が適用されます。

1. 起動部品で指定した環境設定ファイルの内容
2. EUR Server Service の環境設定ファイル (EURPM.ini) で指定した環境設定ファイルの内容
3. 環境変数 EURPS_ENVFILE で指定した環境設定ファイルの内容
4. デフォルトのディレクトリに格納した環境設定ファイルの内容

(2) EUR Server - Adapter または EUR Server - Spool Service Adapter で使用する環境設定ファイルのパスを指定する場合のファイル名と格納先

EUR Server - Adapter または EUR Server - Spool Server Adapter で使用する環境設定ファイルのパスを指定する場合、各コンポーネントの環境設定ファイルのファイル名と格納先は、次に示す指定方法によって異なります。

- 環境設定ファイルの格納先を任意のディレクトリに変更する場合
 - ファイル名
次に示すデフォルトのファイル名
 - EUR Server Service の環境設定ファイル：EURPM.ini
 - EUR Server - Adapter の環境設定ファイル：EURPMADP.ini
 - EUR Server - Spool Service の環境設定ファイル：EURPMLS.ini
 - EUR Server - Spool Service Adapter の環境設定ファイル：EURPMLSADP.ini
 - 格納先
次に示す起動部品で指定したディレクトリパス
 - ActiveX 起動部品：AdpEnvFile プロパティ
 - Java 起動部品：setAdpEnvFile メソッド
 - コマンド起動部品：eurpmc コマンドの/adpenv オプション
 - SS-ActiveX 起動部品：AdpEnvFile プロパティ
 - SS-Java 起動部品：setAdpEnvFile メソッド
 - SS-コマンド起動部品：eurpmlsc コマンドの/adpenv オプション
- 環境設定ファイルを任意のファイルパスで指定する場合
 - ファイル名と格納先
次に示す起動部品で指定したファイルパス（ファイル名は任意）
 - ActiveX 起動部品：AdpEnvFile プロパティ
 - Java 起動部品：setAdpEnvFile メソッド
 - コマンド起動部品：eurpmc コマンドの/adpenv オプション
 - SS-ActiveX 起動部品：AdpEnvFile プロパティ
 - SS-Java 起動部品：setAdpEnvFile メソッド
 - SS-コマンド起動部品：eurpmlsc コマンドの/adpenv オプション

6.2.2 ファイルの作成方法

環境設定ファイルは、各コンポーネントのルートディレクトリ（Windows 環境）またはサンプルディレクトリ（UNIX/Linux 環境）に格納されています。テキストエディタなどで開いて直接編集します。

UNIX/Linux 環境の場合、サンプルディレクトリに格納されているファイルを任意の場所に保存してから編集してください。サンプルディレクトリの場所は次のとおりです。

/opt/eur/sample

■作成時の注意

- ファイルを作成するマシンのロケールに応じたエンコードで編集してください。
- EUR Developer, および EUR Server をデフォルトディレクトリにインストールした場合、環境設定ファイルは管理者権限で編集してください。

作成したファイルは、編集前のファイルと同じファイル名で「表 6-1 環境設定ファイルのファイル名と格納先」に示す格納先に格納します。格納先には、EUR Server の各コンポーネントを利用するユーザが読み書きできるようにアクセス権を設定します。

6.3 構成定義ファイルを作成するには

ここでは、構成定義ファイルを作成する方法について説明します。

6.3.1 構成定義ファイルとは

構成定義ファイルとは、EUR Server の各コンポーネントの構成情報を定義するファイルです。構成定義ファイルの種類と格納先を次の表に示します。

各ファイルの詳細については、マニュアル「EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編」を参照してください。

表 6-2 構成定義ファイルの種類と格納先

環境	コンポーネント	ファイルの種類	説明	ファイルの格納先
サーバ	EUR Server Service	出力先定義ファイル (Destination.conf)	スプールサーバを帳票の出力先として登録するためのファイルです。	次のどちらかのディレクトリに格納してください。 <ul style="list-style-type: none">デフォルトのディレクトリ Windows 環境の場合 インストール先ディレクトリ*Server*Conf UNIX/Linux 環境の場合 /var/opt/eur/server/ConfEUR Server Service の環境設定ファイル (EURPM.ini) の PATH セクションの CONF キーに指定したディレクトリ
		帳票サーバプリンタクラス定義ファイル (PMPrinterClass.conf)	帳票サーバのプリンタクラスを登録するためのファイルです。	
		印刷先定義ファイル (PrintDest.conf)	帳票の蓄積時に指定する情報を、印刷先として登録するためのファイルです。	
	EUR Server - Adapter	監視定義ファイル (monitordef.conf)	ファイル監視サービスの照合パターンを定義するファイルです。	次のどちらかのディレクトリに格納してください。 <ul style="list-style-type: none">デフォルトのディレクトリ インストール先ディレクトリ*FileMonitor*confファイル監視サービスの環境設定ファイル (eurfm.ini) の PATH セクションの CONF キーに指定したディレクトリ
	EUR Server - Spool Service	拠点プリンタクラス定義ファイル	スプールサーバのプリンタクラスを登録するためのファイルです。	次のどちらかのディレクトリに格納してください。

環境	コンポーネント	ファイルの種類	説明	ファイルの格納先
サーバ	EUR Server - Spool Service	(ServerPrinterClass.conf)	スプールサーバのプリンタクラスを登録するためのファイルです。	<ul style="list-style-type: none"> デフォルトのディレクトリ インストール先ディレクトリ*Spool*Conf EUR Server - Spool Service の環境設定ファイル (EURPMLS.ini) の PATH セクションの CONF キーに指定したディレクトリ
		帳票振り分け定義ファイル (Distribution.conf)	帳票振り分け定義を登録するためのファイルです。	
		ユーザ管理ファイル (userdef.conf)	スプールデータを操作するユーザを登録するためのファイルです。	次のどちらかのディレクトリに格納してください。 <ul style="list-style-type: none"> デフォルトのディレクトリ Windows 環境の場合 インストール先ディレクトリ*Spool*Conf UNIX/Linux 環境の場合 /var/opt/eur/spool/Conf EUR Server - Spool Service の環境設定ファイル (EURPMLS.ini) の PATH セクションの CONF キーに指定したディレクトリ
		宛先定義ファイル (addrdef.conf*)	配送印刷をするときに、宛先ごとに割り当てるユーザを定義するためのファイルです。	次のどちらかのディレクトリに格納してください。 <ul style="list-style-type: none"> デフォルトのディレクトリ Windows 環境の場合 インストール先ディレクトリ*Spool*Conf UNIX/Linux 環境の場合 /var/opt/eur/spool/Conf EUR Server - Spool Service の環境設定ファイル (EURPMLS.ini) の PATH セクションの CONF キーに指定したディレクトリ
クライアント	EUR Client Service	クライアントプリンタクラス定義ファイル	クライアントのプリンタクラスを登録するためのファイルです。	次のどちらかのディレクトリに格納してください。

環境	コンポーネント	ファイルの種類	説明	ファイルの格納先
クライアント	EUR Client Service	(ClientPrinterClass.conf)	クライアントのプリンタクラスを登録するためのファイルです。	<ul style="list-style-type: none"> デフォルトのディレクトリ インストール先ディレクトリ¥Client¥Conf EUR Client Service の環境設定ファイル (EURPMCL.ini) の PATH セクションの CONF キーに指定したディレクトリ

注※

宛先定義ファイルのファイル名およびファイル形式は、EUR Server - Spool Service の環境設定ファイル (EURPMLS.ini) の CONF セクションの ADDRDEFFILENAME キーで変更できます。ADDRDEFFILENAME キーの詳細については、マニュアル「EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編」を参照してください。

6.3.2 ファイルの作成方法

構成定義ファイルは、次のどれかの方法で作成します。

• ダイアログを使用して作成する

各コンポーネントの構成定義ダイアログを使用して作成します。構成定義ダイアログは、Windows 環境で使用できます。

[EUR Server Service 構成定義] ダイアログを使用して作成するファイル

- 出力先定義ファイル
- 帳票サーバプリンタクラス定義ファイル

[EUR Spool Service 構成定義] ダイアログを使用して作成するファイル

- 拠点プリンタクラス定義ファイル
- 帳票振り分け定義ファイル
- ユーザ管理ファイル

[EUR Client 構成定義] ダイアログを使用して作成するファイル

- クライアントプリンタクラス定義ファイル

• サンプルファイルを編集して作成する

次のディレクトリに格納されているサンプルファイルを編集して作成します。

Windows 環境の場合

インストール先ディレクトリ¥Sample

UNIX/Linux 環境の場合

/opt/eur/sample

サンプルファイルを編集して作成するファイルを、次に示します。

- ・出力先定義ファイル（UNIX/Linux 環境の場合だけ）
 - ・帳票サーバプリンタクラス定義ファイル（UNIX/Linux 環境の場合だけ）
 - ・印刷先定義ファイル
 - ・ユーザ管理ファイル（UNIX/Linux 環境の場合だけ）
 - ・宛先定義ファイル
- ・テキストエディタなどで新規に作成する
テキストエディタなどで新規に作成するファイルを、次に示します。
 - ・監視定義ファイル

6.3.3 スプールサーバを登録する


スプールサーバを帳票の出力先として登録するために、出力先定義ファイルを作成します。

(1) ダイアログを使用して作成する

[EUR Server Service 構成定義] ダイアログでスプールサーバを帳票の出力先として登録すると、出力先定義ファイルが次のディレクトリに作成されます。

インストール先ディレクトリ¥Server¥Conf

[EUR Server Service 構成定義] ダイアログは、EUR 製品のプログラムメニューから、[Server] – [Server Service 構成定義] を選択すると表示されます。なお、複数の EUR Server Service が起動管理定義に登録されている場合は、[EUR Server Service 構成定義] ダイアログが表示される前に、[サービスの選択] ダイアログが表示されます。



[識別名]

EUR Server Service の識別名が、登録した順に一覧で表示されます。

出力先を設定、変更または削除したい EUR Server Service を選択して、[OK] ボタンをクリックすると、[EUR Server Service 構成定義] ダイアログが表示されます。

(a) 出力先を登録する

出力先の登録手順を次に示します。最大登録数のデフォルトは、65,536 個です。

1. [EUR Server Service 構成定義] ダイアログの [出力先] タブを表示します。

2. [追加] ボタンをクリックします。

[出力先の追加] ダイアログが表示されます。

3. 次の項目を設定します。

- 出力先 (必須)
- IP アドレス (必須)
- 説明 (任意)

4. [OK] ボタンをクリックします。

出力先が [EUR Server Service 構成定義] ダイアログに追加されます。

ただし、次の場合は、メッセージが表示されて、[出力先の追加] ダイアログに戻ります。

- 指定が必須の項目が指定されていない場合
- すでにデフォルトの出力先が登録されている場合に、[デフォルト出力先] オプションボタンを選択したとき
- 同じ出力先名が登録されている場合
- 出力先、説明が入力できる文字数を超えている場合
- 出力先、説明に入力できない文字があった場合
- 出力先名に半角空白だけを入力した場合

(b) 出力先を変更する

出力先の変更手順を次に示します。

1. [EUR Server Service 構成定義] ダイアログの [出力先] タブを表示します。

2. 変更する出力先を選択して、[変更] ボタンをクリックします。

[出力先の変更] ダイアログが表示されます。

3. 設定内容を変更します。

4. [OK] ボタンをクリックします。

出力先が変更されます。変更後の登録内容が [EUR Server Service 構成定義] ダイアログに表示されます。

ただし、次の場合は、メッセージが表示されて、[出力先の変更] ダイアログに戻ります。

- 指定が必須の項目が指定されていない場合

- すでにデフォルトの出力先が登録されている場合に、[デフォルト出力先] オプションボタンを選択したとき
- 同じ出力先名が登録されている場合
- 出力先、説明が入力できる文字数を超過している場合
- 出力先、説明に入力できない文字があった場合
- 出力先名に半角空白だけを入力した場合

(c) 出力先を削除する

出力先の削除手順を次に示します。

1. [EUR Server Service 構成定義] ダイアログの [出力先] タブを表示します。
2. 削除する出力先を選択して、[削除] ボタンをクリックします。
削除を確認するダイアログが表示されます。
3. [OK] ボタンをクリックします。
出力先が削除されます。

(2) サンプルファイルを編集して作成する

作成手順を次に示します。

1. 出力先定義ファイル (Destination.conf) のサンプルを任意の場所に保存します。
2. 出力先定義ファイルを編集します。
出力先定義ファイルは、マシンのロケールに応じたエンコードで編集してください。


作成したファイルは、同じファイル名 (Destination.conf) で「表 6-2 構成定義ファイルの種類と格納先」に示す格納先に格納してください。また、格納先には、EUR Server Service を利用するユーザが読み書きできるようにアクセス権を設定してください。

出力先定義ファイルの設定項目については、マニュアル「EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編」を参照してください。

(3) ダイアログの設定項目

出力先定義ファイルの作成で使用するダイアログの設定項目について説明します。

(a) [EUR Server Service 構成定義] ダイアログ ([出力先] タブ)



[EUR Server Service 構成定義] ダイアログのタイトルバーには、選択した EUR Server Service の識別名が表示されます。

[出力先一覧]

登録したスプールサーバの構成定義が表示されます。[出力先名]、[IP アドレス]、または[説明]をクリックすると、Shift-JIS のコード順にソートして表示されます。

[出力先名]

登録した出力先名が表示されます。出力先名は、登録順に表示されます。デフォルトの出力先には、「デフォルト」と表示されます。

[IP アドレス]

出力先名と対応するスプールサーバの IP アドレスが表示されます。

[説明]

出力先の説明が表示されます。

[追加] ボタン

[出力先の追加] ダイアログが表示され、出力先が登録できます。ただし、出力先の登録数が上限を超えていた場合は、不活性になります。最大登録数のデフォルトは、65,536 個です。

[変更] ボタン

[出力先の変更] ダイアログが表示され、出力先の情報が変更できます。

[削除] ボタン

削除を確認するダイアログが表示され、出力先が削除できます。

(b) 【出力先の追加】 ダイアログ

出力先の追加

出力先(必須)

出力先名登録(O)

出力先名(U):
東京本社

デフォルト出力先(E)

IPアドレス(必須)(O):
127 0 0 1

説明(O):
東京拠点サーバ

OK
キャンセル

【出力先】 グループボックス

出力先名を登録するか、デフォルトの出力先を登録するかのどちらかを選択します。出力先は、[出力先名登録] オプションボタン、または [デフォルト出力先] オプションボタンを必ず指定してください。

【出力先名登録】 オプションボタン

出力先名を指定する場合に選択します。

【出力先名】 テキストボックス

出力先名を入力します。80 バイトまで入力できます。[出力先名登録] オプションボタンを選択した場合は、必ず入力してください。ただし、制御コード (0x00~0x1F, 0x7F~0x9F), 「"」, および 「,」 は入力できません。先頭と末尾の半角空白は登録時に削除されます。半角空白だけを入力した場合はエラーとなります。

すでに登録された出力先名は登録できません。

【デフォルト出力先】 オプションボタン

デフォルトの出力先を指定する場合に選択します。すでにデフォルトの出力先が登録されている場合は、選択できません。

デフォルト出力先には、帳票サーバで出力先名を指定していない場合、または指定された出力先が定義されていない場合に、出力するスプールサーバを定義します。


【IP アドレス】 テキストボックス

出力先名と対応するスプールサーバの IP アドレスを 255.255.255.255 形式で入力します。IP アドレスは必ず指定してください。何も入力しなかった場合は、「0.0.0.0」で登録されます。

【説明】 テキストボックス

出力先の説明を入力します。256 バイトまで入力できます。ただし、制御コード (0x00~0x1F, 0x7F~0x9F), 「"」, および 「,」 は入力できません。先頭と末尾の半角空白は登録時に削除されます。半角空白だけを入力した場合は、未入力となります。

(c) [出力先の変更] ダイアログ



変更する出力先の設定内容が表示されます。[出力先の変更] ダイアログの各項目については、「(b) [出力先の追加] ダイアログ」を参照してください。

6.3.4 帳票サーバのプリンタクラスを登録する


帳票サーバのプリンタクラスを登録するために、帳票サーバプリンタクラス定義ファイルを作成します。

(1) ダイアログを使用して作成する

[EUR Server Service 構成定義] ダイアログで帳票サーバのプリンタクラスを登録すると、帳票サーバプリンタクラス定義ファイルが次のディレクトリに作成されます。

インストール先ディレクトリ¥Server¥Conf

[EUR Server Service 構成定義] ダイアログは、EUR 製品のプログラムメニューから、[Server] - [Server Service 構成定義] を選択すると表示されます。なお、複数の EUR Server Service が起動管理定義に登録されている場合は、[EUR Server Service 構成定義] ダイアログが表示される前に、[サービスの選択] ダイアログが表示されます。



【識別名】

EUR Server Service の識別名が、登録した順に一覧で表示されます。

帳票サーバのプリンタクラスを登録、変更または削除したい EUR Server Service を選択して、[OK] ボタンをクリックすると、[EUR Server Service 構成定義] ダイアログが表示されます。

(a) 帳票サーバのプリンタクラスを登録する

帳票サーバのプリンタクラスの登録手順を次に示します。最大登録数のデフォルトは、65,536 個です。

1. [EUR Server Service 構成定義] ダイアログの [プリンタクラス] タブを表示します。

2. [追加] ボタンをクリックします。

[プリンタクラスの追加] ダイアログが表示されます。

3. 次の項目を設定します。

- プリンタクラス (必須)
- プリンタ名 (必須)
- トレイ名 (任意)
- 説明 (任意)

4. [OK] ボタンをクリックします。

プリンタクラスが [EUR Server Service 構成定義] ダイアログに追加されます。

ただし、次の場合は、メッセージが表示されて、[プリンタクラスの追加] ダイアログに戻ります。

- 指定が必須の項目が指定されていない場合
- すでにデフォルトのプリンタクラス名が登録されている場合に、[デフォルトプリンタクラス] オプションボタンを選択したとき
- 同じプリンタクラス名が登録されている場合
- 帳票サーバのプリンタクラス名、プリンタ名、トレイ名、および説明が入力できる文字数を超えている場合
- 帳票サーバのプリンタクラス名、プリンタ名、トレイ名、および説明に入力できない文字があった場合
- 帳票サーバのプリンタクラス名、プリンタ名、およびトレイ名に半角空白だけを入力した場合

(b) 帳票サーバのプリンタクラスを変更する

帳票サーバのプリンタクラスの変更手順を次に示します。

1. [EUR Server Service 構成定義] ダイアログの [プリンタクラス] タブを表示します。

2. 変更するプリンタクラスを選択して、[変更] ボタンをクリックします。

[プリンタクラスの変更] ダイアログが表示されます。

3. 設定内容を変更します。

4. [OK] ボタンをクリックします。

プリンタクラスが変更されます。変更後の登録内容が [EUR Server Service 構成定義] ダイアログに表示されます。

ただし、次の場合は、メッセージが表示されて、[プリンタクラスの変更] ダイアログに戻ります。

- 指定が必須の項目が指定されていない場合
- すでにデフォルトの帳票サーバのプリンタクラスが登録されている場合に、[デフォルトプリンタクラス] オプションボタンを選択したとき
- 同じプリンタクラス名が登録されている場合
- 帳票サーバのプリンタクラス名、プリンタ名、トレイ名、および説明が入力できる文字数を超過している場合
- 帳票サーバのプリンタクラス名、プリンタ名、トレイ名、および説明に入力できない文字があった場合
- 帳票サーバのプリンタクラス名、プリンタ名、およびトレイ名に半角空白だけを入力した場合

(c) 帳票サーバのプリンタクラスを削除する

帳票サーバのプリンタクラスの削除手順を次に示します。

1. [EUR Server Service 構成定義] ダイアログの [プリンタクラス] タブを表示します。

2. 削除するプリンタクラスを選択して、[削除] ボタンをクリックします。

削除を確認するダイアログが表示されます。

3. [OK] ボタンをクリックします。

プリンタクラスが削除されます。

(2) サンプルファイルを編集して作成する

作成手順を次に示します。

1. 帳票サーバプリンタクラス定義ファイル (PMPrinterClass.conf) のサンプルを任意の場所に保存します。

2. 帳票サーバプリンタクラス定義ファイルを編集します。

帳票サーバプリンタクラス定義ファイルは、マシンのロケールに応じたエンコードで編集してください。


作成したファイルは、同じファイル名 (PMPrinterClass.conf) で「表 6-2 構成定義ファイルの種類と格納先」に示す格納先に格納してください。また、格納先には、EUR Server Service を利用するユーザが読み書きできるようにアクセス権を設定してください。

帳票サーバプリンタクラス定義ファイルの設定項目については、マニュアル「EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編」を参照してください。

(3) ダイアログの設定項目

帳票サーバプリンタクラス定義ファイルの作成で使用するダイアログの設定項目について説明します。

(a) [EUR Server Service 構成定義] ダイアログ ([プリンタクラス] タブ)



[EUR Server Service 構成定義] ダイアログのタイトルバーには、選択した EUR Server Service の識別名が表示されます。

[プリンタクラス一覧]

登録した帳票サーバのプリンタクラスの一覧が表示されます。[プリンタクラス名]、[プリンタ名]、[トレイ名]、または[説明]をクリックすると、Shift-JIS のコード順にソートして表示されます。

[プリンタクラス名]

登録した帳票サーバのプリンタクラス名が表示されます。帳票サーバのプリンタクラス名は、登録順に表示されます。デフォルトの帳票サーバのプリンタクラス名には、「"デフォルト"」と表示されます。

[プリンタ名]

帳票サーバのプリンタクラスに対応する、帳票サーバのプリンタが表示されます。

[トレイ名]

帳票サーバのプリンタクラスに対応する、帳票サーバのプリンタのトレイが表示されます。

[説明]

帳票サーバのプリンタクラスの説明が表示されます。

[追加] ボタン

[プリンタクラスの追加] ダイアログが表示され、帳票サーバのプリンタクラスが登録できます。ただし、帳票サーバのプリンタクラスの登録数が上限を超えていた場合は、不活性になります。最大登録数のデフォルトは、65,536 個です。


[変更] ボタン

[プリンタクラスの変更] ダイアログが表示され、帳票サーバのプリンタクラスの情報を変更できます。

[削除] ボタン

削除を確認するダイアログが表示され、帳票サーバのプリンタクラスの情報削除できます。

(b) [プリンタクラスの追加] ダイアログ



[プリンタクラス] グループボックス

帳票サーバのプリンタクラス名を登録するか、デフォルトの帳票サーバのプリンタクラス名を登録するかのどちらかを選択します。[プリンタクラス名登録] オプションボタン、または [デフォルトプリンタクラス] オプションボタンを必ず指定してください。

[プリンタクラス名登録] オプションボタン

帳票サーバのプリンタクラス名を指定する場合に選択します。

[プリンタクラス名] テキストボックス

帳票サーバのプリンタクラス名を入力します。80バイトまで入力できます。ただし、制御コード (0x00~0x1F, 0x7F~0x9F), "[", および [, は入力できません。先頭と末尾の半角空白は登録時に削除されます。半角空白だけを入力した場合はエラーとなります。

[プリンタクラス名登録] オプションボタンを選択した場合は、必ず入力してください。すでに登録されている帳票サーバのプリンタクラス名は登録できません。

[デフォルトプリンタクラス] オプションボタン

デフォルトの帳票サーバのプリンタクラスを指定する場合に選択します。すでにデフォルトの帳票サーバのプリンタクラスが登録されている場合は、選択できません。

デフォルトの帳票サーバのプリンタクラスには、起動部品でプリンタクラスを指定していない場合、または指定されたプリンタクラスが定義されていない場合に、印刷するプリンタを定義します。

[プリンタ名] リストボックス

帳票サーバに登録されている、帳票サーバのプリンタ名が表示されます。プリンタ名は必ず指定してください。プリンタ名は、Shift-JIS のコード順にソートして表示されます。

帳票サーバのプリンタ名に、制御コード (0x00~0x1F, 0x7F~0x9F), 「"」, または 「,」 を使用していた場合は、帳票サーバのプリンタクラスの登録時にエラーになります。


[トレイ名] リストボックス

[プリンタ名] リストボックスでプリンタ名を選択すると、選択したプリンタのトレイ名が表示されます。トレイ名は、Shift-JIS のコード順にソートして表示されます。帳票サーバのプリンタのトレイ名に、制御コード (0x00~0x1F, 0x7F~0x9F), 「"」, または 「,」 を使用していた場合は、帳票サーバのプリンタクラスの登録時にエラーになります。

[説明] テキストボックス

帳票サーバのプリンタクラスの説明を入力します。256 バイトまで入力できます。ただし、制御コード (0x00~0x1F, 0x7F~0x9F), 「"」, および 「,」 は入力できません。先頭と末尾の半角空白は登録時に削除されます。半角空白だけを入力した場合は、未入力となります。

(c) [プリンタクラスの変更] ダイアログ



変更するプリンタクラスの設定内容が表示されます。[プリンタ名] リストボックスでプリンタ名を変更すると、[トレイ名] リストボックスの表示は解除されます。[プリンタクラスの変更] ダイアログの各項目については、「(b) [プリンタクラスの追加] ダイアログ」を参照してください。

6.3.5 印刷先を登録する

帳票の蓄積時に指定する情報を印刷先として登録するために、印刷先定義ファイルを作成します。

作成手順を次に示します。

1. 印刷先定義ファイル (PrintDest.conf) のサンプルを任意の場所に保存します。

2. 印刷先定義ファイルを編集します。

印刷先定義ファイルは、マシンのロケールに応じたエンコードで編集してください。

作成したファイルは、同じファイル名 (PrintDest.conf) で「表 6-2 構成定義ファイルの種類と格納先」に示す格納先に格納してください。また、格納先には、EUR Server Service を利用するユーザが読み書きできるようにアクセス権を設定してください。

印刷先定義ファイルの設定項目については、マニュアル「EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編」を参照してください。

6.3.6 スプールサーバのプリンタクラスを登録する

スプールサーバのプリンタクラスを登録するために、拠点プリンタクラス定義ファイルを作成します。

[EUR Spool Service 構成定義] ダイアログでスプールサーバのプリンタクラスを登録すると、拠点プリンタクラス定義ファイルが次のディレクトリに作成されます。

インストール先ディレクトリ¥Spool¥Conf

[EUR Spool Service 構成定義] ダイアログは、EUR 製品のプログラムメニューから、[Server] - [Spool Service 構成定義] を選択すると表示されます。

(1) スプールサーバのプリンタクラスを登録する

スプールサーバのプリンタクラスの登録手順を次に示します。最大登録数のデフォルトは、65,536 個です。

1. [EUR Spool Service 構成定義] ダイアログの [プリンタクラス] タブを表示します。

2. [追加] ボタンをクリックします。

[プリンタクラスの追加] ダイアログが表示されます。

3. 次の項目を設定します。

- プリンタクラス (必須)
- プリンタ名 (必須)
- トレイ名 (任意)
- 説明 (任意)

4. [OK] ボタンをクリックします。

プリンタクラスが [EUR Spool Service 構成定義] ダイアログに追加されます。

ただし、次の場合は、メッセージが表示されて、[プリンタクラスの追加] ダイアログに戻ります。

- 指定が必須の項目が指定されていない場合
- すでにデフォルトの拠点プリンタクラスが登録されている場合に、[デフォルトプリンタクラス] オプションボタンを選択したとき
- 同じ拠点プリンタクラス名が登録されている場合

- 拠点プリンタクラス名、プリンタ名、トレイ名、および説明が入力できる文字数を超えている場合
- 拠点プリンタクラス名、プリンタ名、トレイ名、および説明に入力できない文字があった場合
- 拠点プリンタクラス名、プリンタ名、およびトレイ名に半角空白だけを入力した場合

(2) スプールサーバのプリンタクラスを変更する

スプールサーバのプリンタクラスの変更手順を次に示します。

1. [EUR Spool Service 構成定義] ダイアログの [プリンタクラス] タブを表示します。

2. 変更するプリンタクラスを選択して、[変更] ボタンをクリックします。

[プリンタクラスの変更] ダイアログが表示されます。

3. 設定内容を変更します。

4. [OK] ボタンをクリックします。

プリンタクラスが変更されます。変更後の登録内容が [EUR Spool Service 構成定義] ダイアログに表示されます。

ただし、次の場合は、メッセージが表示されて、[プリンタクラスの変更] ダイアログに戻ります。

- 指定が必須の項目が指定されていない場合
- すでにデフォルトの拠点プリンタクラスが登録されている場合に、[デフォルトプリンタクラス] オプションボタンを選択したとき
- 同じ拠点プリンタクラス名が登録されている場合
- 拠点プリンタクラス名、プリンタ名、トレイ名、および説明が入力できる文字数を超えている場合
- 拠点プリンタクラス名、プリンタ名、トレイ名、および説明に入力できない文字があった場合
- 拠点プリンタクラス名、プリンタ名、およびトレイ名に半角空白だけを入力した場合

(3) スプールサーバのプリンタクラスを削除する

スプールサーバのプリンタクラスの削除手順を次に示します。

1. [EUR Spool Service 構成定義] ダイアログの [プリンタクラス] タブを表示します。

2. 削除するプリンタクラスを選択して、[削除] ボタンをクリックします。

削除を確認するダイアログが表示されます。


3. [OK] ボタンをクリックします。

プリンタクラスが削除されます。

(4) ダイアログの設定項目

拠点プリンタクラス定義ファイルの作成で使用するダイアログの設定項目について説明します。

(a) [EUR Spool Service 構成定義] ダイアログ ([プリンタクラス] タブ)



[プリンタクラス一覧]

登録した拠点プリンタクラスの一覧が表示されます。[プリンタクラス名]、[プリンタ名]、[トレイ名]、または[説明]をクリックすると、Shift-JISのコード順にソートして表示されます。

[プリンタクラス名]

登録した拠点プリンタクラス名が表示されます。拠点プリンタクラス名は、登録順に表示されます。デフォルトの拠点プリンタクラスには、「デフォルト」と表示されます。

[プリンタ名]

拠点プリンタクラス名と対応するスプールサーバのプリンタが表示されます。

[トレイ名]

拠点プリンタクラス名と対応するスプールサーバのプリンタのトレイが表示されます。

[説明]

拠点プリンタクラスの説明が表示されます。

[追加] ボタン

[プリンタクラスの追加] ダイアログが表示され、拠点プリンタクラスが登録できます。ただし、拠点プリンタクラスの登録数が上限を超えていた場合は、不活性になります。最大登録数のデフォルトは、65,536個です。

[変更] ボタン

[プリンタクラスの変更] ダイアログが表示され、拠点プリンタクラスの情報を変更できます。

[削除] ボタン

削除を確認するダイアログが表示され、拠点プリンタクラスが削除できます。

(b) 【プリンタクラスの追加】 ダイアログ

【プリンタクラス】 グループボックス

拠点プリンタクラス名を登録するか、デフォルトの拠点プリンタクラスを登録するかのどちらかを選択します。拠点プリンタクラス名は、【プリンタクラス名登録】 オプションボタン、または【デフォルトプリンタクラス】 オプションボタンを必ず指定してください。

【プリンタクラス名登録】 オプションボタン

拠点プリンタクラス名を指定する場合に選択します。

【プリンタクラス名】 テキストボックス

拠点プリンタクラス名を入力します。80 バイトまで入力できます。【プリンタクラス名登録】 オプションボタンを選択した場合は、必ず入力してください。ただし、制御コード (0x00~0x1F, 0x7F~0x9F), 「"」, および 「,」 は入力できません。先頭と末尾の半角空白は登録時に削除されません。半角空白だけを入力した場合はエラーとなります。

すでに登録された拠点プリンタクラス名は登録できません。

【デフォルトプリンタクラス】 オプションボタン

デフォルトの拠点プリンタクラスを指定する場合に選択します。すでにデフォルトの拠点プリンタクラスが登録されている場合は、選択できません。

デフォルトの拠点プリンタクラスには、起動部品でプリンタクラスを指定していない場合、または指定されたプリンタクラスが定義されていない場合に、印刷するプリンタを定義します。

【プリンタ名】 リストボックス

スプールサーバに登録された拠点プリンタクラス名が表示されます。プリンタ名は必ず指定してください。プリンタ名は、Shift-JIS のコード順にソートして表示されます。スプールサーバのプリンタ名に、制御コード (0x00~0x1F, 0x7F~0x9F), 「"」, および 「,」 を使用していた場合は、拠点プリンタクラスの登録時にエラーになります。

【トレイ名】 リストボックス


【プリンタ名】 リストボックスでプリンタ名を選択すると、選択したプリンタのトレイ名が表示されます。トレイ名は、Shift-JIS のコード順にソートして表示されます。スプールサーバのプリンタのトレイ

名に、制御コード (0x00~0x1F, 0x7F~0x9F), 「"」, および 「,」 を使用していた場合は、拠点プリンタクラスの登録時にエラーになります。

[説明] テキストボックス

拠点プリンタクラスの説明を入力します。256 バイトまで入力できます。ただし、制御コード (0x00~0x1F, 0x7F~0x9F), 「"」, および 「,」 は入力できません。先頭と末尾の半角空白は登録時に削除されます。半角空白だけを入力した場合は、未入力となります。

(c) [プリンタクラスの変更] ダイアログ



変更するプリンタクラスの設定内容が表示されます。[プリンタ名] リストボックスでプリンタ名を変更すると、[トレイ名] リストボックスの表示は解除されます。[プリンタクラスの変更] ダイアログの各項目については、「(b) [プリンタクラスの追加] ダイアログ」を参照してください。

6.3.7 帳票振り分け定義を登録する

帳票振り分け定義を登録するために、帳票振り分け定義ファイルを作成します。

[EUR Spool Service 構成定義] ダイアログでスプールサーバの帳票振り分け定義を登録すると、帳票振り分け定義ファイルが次のディレクトリに作成されます。

インストール先ディレクトリ¥Spool¥Conf

[EUR Spool Service 構成定義] ダイアログは、EUR 製品のプログラムメニューから、[Server] - [Spool Service 構成定義] を選択すると表示されます。

(1) 帳票振り分け定義を登録する

帳票振り分け定義の登録手順を次に示します。最大登録数のデフォルトは、65,536 個です。

1. [EUR Spool Service 構成定義] ダイアログの [帳票振り分け] タブを表示します。

2. [追加] ボタンをクリックします。

[帳票振り分け定義の追加] ダイアログが表示されます。

3. 次の項目を設定します。

- 振り分けグループ (必須)
- 帳票 (必須)
- プリンタクラス名 (必須)
- 説明 (任意)

4. [OK] ボタンをクリックします。

帳票振り分け定義が [EUR Spool Service 構成定義] ダイアログに追加されます。

ただし、次の場合は、メッセージが表示されて、[帳票振り分け定義の追加] ダイアログに戻ります。

- 指定が必須の項目が指定されていない場合
- 同じ組み合わせの振り分けグループ名と帳票名が登録されている場合
- 振り分けグループ名、帳票名、説明が入力できる文字数を超えている場合
- 振り分けグループ名、帳票名、説明に入力できない文字があった場合
- 振り分けグループ名または帳票名に半角空白だけを入力した場合

(2) 帳票振り分け定義を変更する

帳票振り分け定義の変更手順を次に示します。

1. [EUR Spool Service 構成定義] ダイアログの [帳票振り分け] タブを表示します。

2. 変更する帳票振り分け定義を選択して、[変更] ボタンをクリックします。

[帳票振り分け定義の変更] ダイアログが表示されます。

3. 設定内容を変更します。

4. [OK] ボタンをクリックします。

帳票振り分け定義が変更されます。変更後の登録内容が [EUR Spool Service 構成定義] ダイアログに表示されます。

ただし、次の場合は、メッセージが表示されて、[帳票振り分け定義の変更] ダイアログに戻ります。

- 指定が必須の項目が指定されていない場合
- 同じ組み合わせの振り分けグループ名と帳票名が登録されている場合
- 振り分けグループ名、帳票名、説明が入力できる文字数を超えている場合
- 振り分けグループ名、帳票名、説明に入力できない文字があった場合
- 振り分けグループ名または帳票名に半角空白だけを入力した場合

(3) 帳票振り分け定義を削除する

帳票振り分け定義の削除手順を次に示します。

1. [EUR Spool Service 構成定義] ダイアログの [帳票振り分け] タブを表示します。
2. 削除する帳票振り分け定義を選択して、[削除] ボタンをクリックします。
削除を確認するダイアログが表示されます。
3. [OK] ボタンをクリックします。
帳票振り分け定義が削除されます。

(4) ダイアログの設定項目

帳票振り分け定義ファイルの作成で使用するダイアログの設定項目について説明します。

(a) [EUR Spool Service 構成定義] ダイアログ ([帳票振り分け] タブ)



[帳票振り分け一覧]

登録した帳票振り分け定義の一覧が表示されます。[振り分けグループ名]、[帳票名]、[プリンタクラス名]、または[説明]をクリックすると、Shift-JISのコード順にソートして表示されます。

[振り分けグループ名]

帳票名を分類した振り分けグループ名が表示されます。振り分けグループは、帳票振り分け時に帳票を識別するキーとなります。振り分けグループ名は、登録順に表示されます。デフォルトの振り分けグループには、["デフォルト"]と表示されます。

[帳票名]

振り分けグループ名に分類された帳票名が表示されます。帳票名は、帳票振り分け時に分類された振り分けグループを識別するキーとなります。

[プリンタクラス名]

[振り分けグループ名]と[帳票名]の組み合わせに対応する拠点プリンタクラス名が表示されます。

【説明】

帳票振り分け定義の説明が表示されます。

【追加】 ボタン

【帳票振り分け定義の追加】 ダイアログが表示され、帳票振り分け定義が登録できます。ただし、帳票振り分け定義の登録数が上限を超えていた場合は、不活性になります。最大登録数のデフォルトは、65,536 個です。

【変更】 ボタン

【帳票振り分け定義の変更】 ダイアログが表示され、帳票振り分け定義の情報が変更できます。

【削除】 ボタン

削除を確認するダイアログが表示され、帳票振り分け定義が削除できます。

(b) 【帳票振り分け定義の追加】 ダイアログ

【振り分けグループ】 グループボックス

振り分けグループ名を登録するか、デフォルトの振り分けグループを登録するかのどちらかを選択します。振り分けグループ名は、【振り分けグループ名登録】 オプションボタン、または【デフォルト振り分けグループ】 オプションボタンを必ず指定してください。

【振り分けグループ名登録】 オプションボタン

振り分けグループ名を指定する場合に選択します。

【振り分けグループ名】 テキストボックス

振り分けグループ名を入力します。80 バイトまで入力できます。【振り分けグループ名登録】 オプションボタンを選択した場合は、必ず入力してください。ただし、制御コード (0x00~0x1F, 0x7F~0x9F), 「"」, および 「,」 は入力できません。先頭と末尾の半角空白は登録時に削除されます。半角空白だけを入力した場合はエラーとなります。

[デフォルト振り分けグループ] オプションボタン

デフォルトの振り分けグループを指定する場合に選択します。

デフォルトの振り分けグループには、帳票サーバで振り分けグループを指定していない、または指定された振り分けグループが定義されていない帳票が分類されます。

[帳票] グループボックス

帳票名を登録するか、デフォルトの帳票を登録するかのどちらかを選択します。帳票は、[帳票名登録] オプションボタン、または [デフォルト帳票] オプションボタンを必ず指定してください。

[帳票名登録] オプションボタン

帳票名を指定する場合に選択します。

[帳票名] テキストボックス

帳票名を入力します。256 バイトまで入力できます。[帳票名登録] オプションボタンを選択した場合は、必ず入力してください。ただし、ファイル名に使用できない文字 (¥ / : ; * ? " < > |), 制御コード (0x00~0x1F, 0x7F~0x9F), および [,] は入力できません。先頭と末尾の半角空白は登録時に削除されます。半角空白だけを入力した場合はエラーとなります。

[デフォルト帳票] オプションボタン

デフォルトの帳票を指定する場合に選択します。デフォルトの帳票を選択した場合、振り分けグループに分類していない帳票はデフォルト帳票で設定したプリンタクラスで印刷されます。

[プリンタクラス名] リストボックス

スプールサーバに登録された拠点プリンタクラス名がリストボックスで表示されます。拠点プリンタクラス名は、必ず指定してください。拠点プリンタクラス名は、Shift-JIS のコード順にソートして表示されます。ただし、デフォルトの拠点プリンタクラスは、表示されません。

拠点プリンタクラス名に、制御コード (0x00~0x1F, 0x7F~0x9F), [,], および [,] を使用していた場合は、帳票振り分け定義の登録時にエラーになります。

[説明] テキストボックス

帳票振り分け定義の説明を入力します。256 バイトまで入力できます。ただし、制御コード (0x00~0x1F, 0x7F~0x9F), [,], および [,] は入力できません。先頭と末尾の半角空白は登録時に削除されます。半角空白だけを入力した場合は、未入力となります。

(c) [帳票振り分け定義の変更] ダイアログ

変更する帳票振り分け定義の設定内容が表示されます。[帳票振り分け定義の変更] ダイアログの各項目については、「(b) [帳票振り分け定義の追加] ダイアログ」を参照してください。

6.3.8 スプールデータを操作するユーザを登録する

スプールデータを操作するユーザを登録するために、ユーザ管理ファイルを作成します。

(1) ダイアログを使用して作成する

[EUR Spool Service 構成定義] ダイアログでユーザ定義を登録すると、ユーザ管理ファイルが次のディレクトリに作成されます。

インストール先ディレクトリ¥Spool¥Conf

[EUR Spool Service 構成定義] ダイアログは、EUR 製品のプログラムメニューから、[Server] – [Spool Service 構成定義] を選択すると表示されます。

(a) ユーザ定義を登録する

ユーザ定義の登録手順を次に示します。最大 100,000 件のユーザ定義を登録できます。

1. [EUR Spool Service 構成定義] ダイアログの [ユーザ定義] タブを表示します。
2. [ユーザ名に使用する分類名] を設定します。
3. [追加] ボタンをクリックします。

[ユーザ定義の追加] ダイアログが表示されます。

4. 次の項目を設定します。

- ユーザ (必須)
- アクセス制限方式 (任意)
- ユーザ名が一致する帳票の扱い (任意)
- 分類の詳細設定 (任意)

5. [OK] ボタンをクリックします。

ユーザ定義が [EUR Spool Service 構成定義] ダイアログに追加されます。

ただし、次の場合は、メッセージが表示されて、[ユーザ定義の追加] ダイアログに戻ります。

- ユーザ名、確認キー、またはアクセス許可キーに使用する分類名が入力できる文字数を超えている場合
- ユーザ名、確認キー、またはアクセス許可キーに使用する分類名に入力できない文字があった場合
- ユーザ名がすでに存在する場合
- ユーザ名が未入力の場合
- アクセス許可キーに使用する分類名に半角空白だけを入力した場合

(b) ユーザ定義を変更する

ユーザ定義の変更手順を次に示します。

1. [EUR Spool Service 構成定義] ダイアログの [ユーザ定義] タブを表示します。

2. 変更するユーザ定義を選択して、[変更] ボタンをクリックします。

[ユーザ定義の変更] ダイアログが表示されます。

3. 設定内容を変更します。

4. [OK] ボタンをクリックします。

ユーザ定義が変更されます。変更後の登録内容が [EUR Spool Service 構成定義] ダイアログに表示されます。

ただし、次の場合は、メッセージが表示されて、[ユーザ定義の変更] ダイアログに戻ります。

- アクセス許可キーに使用する分類名が入力できる文字数を超えている場合
- アクセス許可キーに使用する分類名に入力できない文字があった場合
- アクセス許可キーに使用する分類名に半角空白だけを入力した場合

(c) ユーザ定義を削除する

ユーザ定義の削除手順を次に示します。

1. [EUR Spool Service 構成定義] ダイアログの [ユーザ定義] タブを表示します。
2. 削除するユーザ定義を選択して, [削除] ボタンをクリックします。
削除を確認するダイアログが表示されます。
3. [OK] ボタンをクリックします。
ユーザ定義が削除されます。

(2) サンプルファイルを編集して作成する

作成手順を次に示します。

1. ユーザ管理ファイル (userdef.conf) のサンプルを任意の場所に保存します。
2. ユーザ管理ファイルを編集します。
ユーザ管理ファイルは, マシンのロケールに応じたエンコードで編集してください。


作成したファイルは, 同じファイル名 (userdef.conf) で「表 6-2 構成定義ファイルの種類と格納先」に示す格納先に格納してください。また, 格納先には, EUR Server - Spool Service を利用するユーザが読み書きできるようにアクセス権を設定してください。

ユーザ管理ファイルの設定項目については, マニュアル「EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編」を参照してください。

(3) ダイアログの設定項目

ユーザ管理ファイルの作成で使用するダイアログの設定項目について説明します。

(a) [EUR Spool Service 構成定義] ダイアログ ([ユーザ定義] タブ)



[ユーザ名一覧]

ユーザ定義に登録されているユーザ名が一覧で表示されます。初期表示では定義順で表示され、[ユーザ名] をクリックすると、Shift JIS のコード順にソートして表示されます。なお、ユーザ名は複数選択できません。なお、デフォルトユーザの場合は、「"デフォルト"」と表示されます。

[ユーザ名]

ユーザ名が表示されます。

[ユーザ名に使用する分類名] テキストボックス

ユーザ名に使用するジョブ検索キーの分類名を入力します。80 バイトまで入力できます。ただし、制御コード (0x00~0x1F, 0x7F~0x9F), ["], および [,] は入力できません。先頭と末尾の半角空白は登録時に削除されます。半角空白だけを入力した場合は未入力と見なされます。

[追加] ボタン

[ユーザ定義の追加] ダイアログが表示され、ユーザ定義を登録できます。ただし、ユーザ定義の登録数が上限を超えていた場合は、不活性になります。最大 100,000 件のユーザ定義を登録できます。

[変更] ボタン

[ユーザ定義の変更] ダイアログが表示され、ユーザ定義の情報を変更できます。

[削除] ボタン

削除を確認するダイアログが表示され、ユーザ定義に登録されているユーザを削除できます。

(b) [ユーザ定義の追加] ダイアログ

The screenshot shows a dialog box titled "ユーザ定義の追加" (Add User Definition). It has a standard Windows-style title bar with a close button. The dialog is divided into several sections:

- ユーザ(必須):** Contains two radio buttons: "ユーザ登録(B)" (selected) and "デフォルトユーザ(E)". Under "ユーザ登録(B)", there are text boxes for "ユーザ名(U):" (containing "Admin") and "確認キー(P):" (containing "*****").
- アクセス制限:** Contains a dropdown menu for "アクセス制限方式(H):" (set to "分類"). To the right, there are two radio buttons for "ユーザ名が一致する帳票の扱い:" (selected: "常にアクセス可能(K)", unselected: "アクセス制限方式に従う(E)").
- 分類の詳細設定:** Contains a text box for "アクセス許可キーに使用する分類名(O):" (containing "公開先"). To the right, there are two radio buttons for "アクセス許可キー分類名のない帳票の扱い:" (unselected: "アクセス不可(J)", selected: "アクセス可能(I)").
- アクセス許可キー値一覧(L):** A table with two columns: "項番" and "キー値". It lists three items: 1 (管理資料), 2 (社内資料), and 3 (公開資料). Below the table is a text box for "キー値(V):" and two buttons: "追加(A)" and "削除(D)".

At the bottom of the dialog are "OK" and "キャンセル" buttons.

[ユーザ] グループボックス

ユーザを登録するか、デフォルトユーザを登録するかのどちらかを選択します。

[ユーザ登録] オプションボタン

ユーザを登録する場合に選択します。

[ユーザ名] テキストボックス

ユーザ名を入力します。[ユーザ登録] オプションボタンを選択した場合は、必ず入力してください。80バイトまで入力できます。ただし、制御コード (0x00~0x1F, 0x7F~0x9F), 「"」, および 「,」 は入力できません。先頭と末尾の半角空白は登録時に削除されます。半角空白だけを入力した場合は未入力と見なされます。

なお、すでに登録されているユーザは登録できません。

[確認キー] テキストボックス

ユーザの確認キーを入力します。[ユーザ登録] オプションボタンを選択した場合は、必ず入力してください。半角文字で80バイトまで入力できます。ただし、制御コード (0x00~0x1F, 0x7F~0x9F), 「"」, および 「,」 は入力できません。入力した文字列は「*」で表示されます。

[デフォルトユーザ] オプションボタン

デフォルトユーザを登録する場合に選択します。

[デフォルトユーザ] オプションボタンを選択した場合、アクセス制限の対象としないスプールデータにアクセスするための最低限の権限を持つユーザとしてスプールデータにアクセスできます。

[アクセス制限] タブ

ユーザがアクセスできるスプールデータの制限方法を設定します。

[アクセス制限方式] リストボックス

スプールデータのアクセス制限方式 (表示するスプールデータ) を選択します。選択できるアクセス制限方式を次に示します。

- 制限なし: すべてのスプールデータを表示します。
- 全部: すべてのスプールデータを表示しないようにします。
- 分類: [アクセス許可キー値一覧] に表示されているキー値と一致するスプールデータを表示します。

[ユーザ名が一致する帳票の扱い] グループボックス

ユーザ名と一致するジョブ検索キーのキー値を持つスプールデータにアクセスするかどうかを選択します。

[常にアクセス可能] オプションボタン

アクセス制限方式に関係なく、常にユーザ名と一致するジョブ検索キーのキー値を持つスプールデータにアクセスします。

[アクセス制限方式に従う] オプションボタン

ユーザ名と一致するジョブ検索キーのキー値を持つかどうかに関係なく、アクセス制限方式によって決められたスプールデータにアクセスします。

[アクセス許可キーに使用する分類名] テキストボックス

アクセスを許可するジョブ検索キーの分類名を入力します。80バイトまで入力できます。ただし、制御コード (0x00~0x1F, 0x7F~0x9F), ["], および [,] は入力できません。先頭と末尾の半角空白は登録時に削除されます。半角空白だけを入力した場合は未入力と見なされます。

[アクセス許可キー分類名のない帳票の扱い] グループボックス

アクセスを許可する分類名がジョブ検索キーに設定されていないスプールデータにアクセスするかどうかを選択します。

[アクセス不可] オプションボタン

アクセスを許可する分類名がジョブ検索キーに設定されていないスプールデータにアクセスしません。

[アクセス可能] オプションボタン

アクセスを許可する分類名がジョブ検索キーに設定されていないスプールデータにアクセスします。

[アクセス許可キー値一覧]

ユーザにアクセスを許可するジョブ検索キーのキー値が一覧で表示されます。初期表示では定義順で表示され、項目名をクリックすると、Shift JIS のコード順にソートして表示されます。最大 1,024 個のキー値を定義できます。

[項番]

アクセスを許可するジョブ検索キーのキー値の項番が表示されます。

[キー値]

ユーザにアクセスを許可するジョブ検索キーのキー値が表示されます。

[キー値] テキストボックス

[アクセス許可キー値一覧] にアクセスを許可するジョブ検索キーのキー値を追加するときに入力します。80バイトまで入力できます。ただし、制御コード (0x00~0x1F, 0x7F~0x9F), ["], および [,] は入力できません。先頭と末尾の半角空白は登録時に削除されます。半角空白だけを入力した場合は未入力と見なされます。

すでに登録されているキー値は登録できません。

[追加] ボタン

[キー値] テキストボックスに入力した値を、[アクセス許可キー値一覧] に追加できます。[アクセス許可キー値一覧] に追加するときは、[アクセス許可キーに使用する分類名] テキストボックス、および [キー値] テキストボックスの両方の入力が必要です。

[削除] ボタン

削除を確認するダイアログが表示され、[アクセス許可キー値一覧] に追加したキー値を削除できます。

(c) [ユーザ定義の変更] ダイアログ

変更するユーザ定義の設定内容が表示されます。[ユーザ定義の変更] ダイアログの各項目については、「(b) [ユーザ定義の追加] ダイアログ」を参照してください。

6.3.9 クライアントのプリンタクラスを登録する

クライアントのプリンタクラスを登録するために、クライアントプリンタクラス定義ファイルを作成します。

[EUR Client 構成定義] ダイアログでクライアントのプリンタクラスを登録すると、クライアントプリンタクラス定義ファイルが次のディレクトリに作成されます。

インストール先ディレクトリ¥Client¥Conf

[EUR Client 構成定義] ダイアログは、EUR 製品のプログラムメニューから、[Client] - [Client Service 構成定義] *を選択すると表示されます。

注※

EUR Client のサイレントインストールで EUR Web Plug-In だけをインストールした場合は作成されません。

(1) クライアントのプリンタクラスを登録する

クライアントのプリンタクラスの登録手順を次に示します。最大登録数のデフォルトは、65,536 個です。

1. [EUR Client 構成定義] ダイアログを表示します。

2. [追加] ボタンをクリックします。

[プリンタクラスの追加] ダイアログが表示されます。

3. 次の項目を設定します。

- プリンタクラス名 (必須)
- プリンタ名 (必須)
- トレイ名 (任意)
- 説明 (任意)

4. [OK] ボタンをクリックします。

プリンタクラスが [EUR Client 構成定義] ダイアログに追加されます。

ただし、次の場合は、メッセージが表示されて、[プリンタクラスの追加] ダイアログに戻ります。

- 指定が必須の項目が指定されていない場合
- 同じクライアントプリンタクラス名が登録されている場合
- クライアントプリンタクラス名、プリンタ名、トレイ名、および説明が入力できる文字数を超過している場合
- クライアントプリンタクラス名、プリンタ名、トレイ名、および説明に入力できない文字があった場合
- クライアントプリンタクラス名、プリンタ名、およびトレイ名に半角空白だけを入力した場合

(2) クライアントのプリンタクラスを変更する

クライアントのプリンタクラスの変更手順を次に示します。

1. [EUR Client 構成定義] ダイアログを表示します。

2. 変更するプリンタクラスを選択して、[変更] ボタンをクリックします。

[プリンタクラスの変更] ダイアログが表示されます。

3. 設定内容を変更します。

4. [OK] ボタンをクリックします。

プリンタクラスが変更されます。変更後の登録内容が [EUR Client 構成定義] ダイアログに表示されます。

ただし、次の場合は、メッセージが表示されて、[プリンタクラスの変更] ダイアログに戻ります。

- 指定が必須の項目が指定されていない場合
- 同じクライアントプリンタクラス名が登録されている場合
- クライアントプリンタクラス名、プリンタ名、トレイ名、および説明が入力できる文字数を超過している場合

- ・ クライアントプリンタクラス名、プリンタ名、トレイ名、および説明に入力できない文字があった場合
- ・ クライアントプリンタクラス名、プリンタ名、およびトレイ名に半角空白だけを入力した場合

(3) クライアントのプリンタクラスを削除する


クライアントのプリンタクラスの削除手順を次に示します。

1. [EUR Client 構成定義] ダイアログを表示します。
2. 削除するプリンタクラスを選択して、[削除] ボタンをクリックします。
削除を確認するダイアログが表示されます。
3. [OK] ボタンをクリックします。
プリンタクラスが削除されます。

(4) ダイアログの設定項目

クライアントプリンタクラス定義ファイルの作成で使用するダイアログの設定項目について説明します。

(a) [EUR Client 構成定義] ダイアログ



[プリンタクラス一覧]




登録したクライアントプリンタクラスの一覧が表示されます。[プリンタクラス名]、[プリンタ名]、[トレイ名]、[説明] をクリックすると、Shift-JIS のコード順にソートして表示されます。

[プリンタクラス名]

登録したクライアントプリンタクラス名が表示されます。クライアントプリンタクラス名は、登録順に表示されます。

[プリンタ名]

クライアントプリンタクラス名と対応する OS 上のプリンタが表示されます。プリンタの種類と状態は、次に示すアイコンで示します。

-  : OS 上の通常使うプリンタ
-  : OS 上の通常使うプリンタ以外の OS に登録されているプリンタ
-  : OS に登録されていないプリンタ

OS に登録されていないプリンタは、次に示すどちらかの場合に存在します。

- ・ 配布された構成定義ファイルを、テキストエディタなどで編集したとき
- ・ プリンタクラス一覧に追加登録したプリンタを、OS から削除したり、名称変更したりしたとき

[トレイ名]

クライアントプリンタクラス名と対応する OS 上のプリンタのトレイが表示されます。

[説明]

クライアントプリンタクラスの説明が表示されます。

[追加] ボタン

[プリンタクラスの追加] ダイアログが表示され、クライアントプリンタクラスが登録できます。ただし、クライアントプリンタクラスの登録数が上限を超えていた場合は、不活性になります。最大登録数のデフォルトは、65,536 個です。

[変更] ボタン


[プリンタクラスの変更] ダイアログが表示され、クライアントプリンタクラスの情報を変更できます。

[削除] ボタン

削除を確認するダイアログが表示され、クライアントプリンタクラスが削除できます。

メモ

[EUR Client 構成定義] ダイアログはタスクトレイのアイコンから表示することもできます。




[構成定義] をクリックすると、[EUR Client 構成定義] ダイアログが表示されます。

[バージョン情報] をクリックすると、[バージョン情報] ダイアログが表示されます。



[終了] をクリックすると、EUR Client Service が終了します。

(b) [プリンタクラスの追加] ダイアログ



[プリンタクラス] グループボックス

クライアントプリンタクラス名を登録するか、デフォルトのクライアントプリンタクラスを登録するかのどちらかを選択します。クライアントプリンタクラス名は、[プリンタクラス名登録] オプションボタン、または [デフォルトプリンタクラス] オプションボタンを必ず指定してください。

[プリンタクラス名登録] オプションボタン

クライアントプリンタクラス名を指定する場合に選択します。

[プリンタクラス名] テキストボックス

クライアントプリンタクラス名を入力します。80バイトまで入力できます。[プリンタクラス名登録] オプションボタンを選択した場合は、必ず入力してください。ただし、制御コード (0x00~0x1F, 0x7F~0x9F), 「"」, および 「,」 は入力できません。先頭と末尾の半角空白は登録時に削除されます。半角空白だけを入力した場合はエラーとなります。

すでに登録されたクライアントプリンタクラス名は登録できません。

また、クライアントプリンタクラス名に

「EUR_DELIVERY_PRINT_OUTPUT_DEFAULT_PRINTER_CLASS _____」は使用できません。

[デフォルトプリンタクラス] オプションボタン



デフォルトのクライアントプリンタクラスを指定する場合に選択します。すでにデフォルトのクライアントプリンタクラスが登録されている場合は、選択できません。

デフォルトのクライアントプリンタクラスには、起動部品でプリンタクラスを指定していない場合、または指定されたプリンタクラスが定義されていない場合に、印刷するプリンタを定義します。

[プリンタ名] リストボックス

OS上に登録されたプリンタ名が表示されます。プリンタ名は必ず選択してください。デフォルトは、OS上の通常使うプリンタです。プリンタ名は、Shift-JISのコード順にソートして表示されます。プリンタ名に、制御コード (0x00~0x1F, 0x7F~0x9F), 「"」, および 「,」 を使用していた場合は、クライアントプリンタクラスの登録時にエラーになります。

[プリンタ名] リストボックスは、プリンタの種類と状態を次に示すアイコンで示します。

-  : OS 上の通常使うプリンタ
-  : OS 上の通常使うプリンタ以外の OS に登録されているプリンタ


[トレイ名] リストボックス

[プリンタ名] リストボックスでプリンタ名を選択すると、選択したプリンタのトレイ名が表示されます。トレイ名は、Shift-JIS のコード順にソートして表示されます。トレイ名に、制御コード (0x00~0x1F, 0x7F~0x9F), 「"」, および 「,」 を使用していた場合は、クライアントプリンタクラスの登録時にエラーになります。

[説明] テキストボックス

クライアントプリンタクラスの説明を入力します。256 バイトまで入力できます。ただし、制御コード (0x00~0x1F, 0x7F~0x9F), 「"」, および 「,」 は入力できません。先頭と末尾の半角空白は登録時に削除されます。半角空白だけを入力した場合は、未入力となります。

(c) [プリンタクラスの変更] ダイアログ



変更するプリンタクラスの設定内容が表示されます。[プリンタ名] リストボックスでプリンタ名を変更すると、[トレイ名] リストボックスの表示は解除されます。[プリンタクラスの変更] ダイアログの各項目については、「(b) [プリンタクラスの追加] ダイアログ」を参照してください。

6.3.10 ファイル監視サービスの照合パターンを登録する

ファイル監視サービスの照合パターンを登録するために、監視定義ファイルを作成します。

(1) テキストエディタなどで新規に作成する

監視定義ファイルは、テキストエディタなどで新規に作成します。マシンのロケールに応じたエンコードで作成してください。

作成した監視定義ファイルは、次に示すファイル名で「表 6-2 構成定義ファイルの種類と格納先」に示す格納先に格納してください。また、格納先には、ファイル監視サービスを起動するアカウントが読み書きできるようにアクセス権を設定してください。

ファイル名

monitordef.conf

監視定義ファイルの設定項目については、マニュアル「EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編」を参照してください。

6.4 EUR フォントファイルを作成するには

EUR フォントファイルは、Windows 環境で作成した外字を UNIX/Linux 環境で出力できるように変換したものです。Windows 環境でも PDF 形式ファイル出力の場合だけ使用できます。EUR フォントファイルの作成時には、指定した文字が画像として収録されます。

作成した EUR フォントファイルは、次に示す EUR Print Service の環境変数で指定したディレクトリに格納します。

- EURPS_PDL_EXMINFONTPATH
明朝体用として作成した EUR フォントファイルを指定します。
- EURPS_PDL_EXGOTFONTPATH
ゴシック体用として作成した EUR フォントファイルを指定します。

環境変数の詳細については、マニュアル「EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編」を参照してください。

6.4.1 ファイルの作成方法

EUR フォントファイルの作成には、EUR フォントファイル作成ツール (expedf32 コマンド) を使用します。

EUR フォントファイル作成ツールは、EUR Designer, EUR Developer, および Windows 環境の EUR Server に同梱されています。EUR フォントファイル作成ツールの格納先を次に示します。

インストール先ディレクトリ¥Tool¥Program

6.4.2 EUR フォントファイル作成ツールの使用方法

EUR フォントファイル作成ツールは、コマンドラインで起動して使用します。EUR フォントファイル作成ツールのコマンドの構文、オプション、および指定例を説明します。

(1) EUR フォントファイル作成ツールのコマンドの構文

EUR フォントファイル作成ツールのコマンドの構文を次に示します。

```
expedf32.exe  
  /eudc 外字ファイル名 | /base ベースフォント名  
  /size ピクセルサイズ  
  /out EURフォントファイル名
```

(2) オプションの説明

EUR フォントファイル作成ツールで指定するオプションを説明します。オプションの文字列は、大文字、小文字を区別しません。

(a) /eudc オプション

外字ファイル (*.tte) を指定します。

/eudc オプションを指定した場合は、フォントであらかじめ定義されている符号位置にも、外字ファイルで定義した文字が収録されます。

(b) /base オプション

外字ファイル (*.tte) を指定する代わりに、Windows の外字エディタでの外字登録時に「指定したフォントにリンクする」として選択したフォント名（「MS 明朝」や「MS ゴシック」など）を指定します。指定したフォントにリンクする外字が EUR フォントファイルに収録されます。

不正なフォント名称を指定した場合、Windows によってデフォルトフォントが仮定されます。このとき、エラー（KEEU F0601-W）を出力して仮定したフォント名が通知されます。

なお、指定するフォントによっては、登録した外字が収録されない場合があります。

(c) /size オプション

8 から 96 までの 8 の整数倍の値を指定します。

指定したサイズが大きいほど、鮮明な文字を出力できますが、ファイルの容量が大きくなり、処理も遅くなるのでご注意ください。

(d) /out オプション

作成する EUR フォントファイル名を指定します。フォントの出力時に区別しやすいように、明朝体として作成したファイルか、ゴシック体として作成したファイルかがわかるようなファイル名にしておくとう便利です。

(3) 指定例

指定内容および指定例を次に示します。

(a) Windows の外字ファイルから、明朝体として使用する EUR フォントファイルを作成する場合

指定内容

外字ファイル名 : C:¥WINDOWS¥Fonts¥EUDC.TTE

サイズ : 24 ピクセル

EUR フォントファイル名 : msmin24.edf

指定例

```
インストール先ディレクトリ¥Tool¥Program¥expedf32.exe
    /eudc C:¥WINDOWS¥Fonts¥EUDC.TTE
    /size 24
    /out C:¥TEMP¥msmin24.edf
```

(b) MS 明朝にリンクされた外字から、明朝体として使用する EUR フォントファイルを作成する場合

指定内容

ベースフォントファイル : MS 明朝

サイズ : 24 ピクセル

EUR フォントファイル名 : msmin24.edf

指定例

```
インストール先ディレクトリ¥Tool¥Program¥expedf32.exe
    /base "MS 明朝"
    /size 24
    /out C:¥TEMP¥msmin24.edf
```

7


帳票サーバを構築する

この章では、帳票サーバの構築方法について説明します。




7.1 構築の流れ

帳票サーバの構築の流れを次の図に示します。構築する帳票システムのシステム構成に応じて、必要な作業を実施してください。

図 7-1 帳票サーバの構築の流れ



(凡例)

-  : 必ず実施する作業
-  : 必要に応じて実施する作業
-  : このマニュアルでの説明箇所

7.2 事前準備

帳票サーバを構築する前に、事前に準備しておくことを次に示します。

- **マシンの準備 (必須)**

帳票サーバとして使用するマシンを準備します。

- **インストール媒体の準備 (必須)**

帳票サーバにインストールする EUR Server の媒体を準備します。

帳票サーバに帳票管理 GUI サービスや業務プログラムを配置する場合は、Web/AP サーバや JDK などの前提製品のインストール媒体も準備します。

- **ファイルの準備 (必須)**

帳票サーバに格納するファイルを準備します。準備方法については、次の章を参照してください。

- 5. 帳票の出力内容を設定するファイルを準備する
- 6. 帳票の出力環境を設定するファイルを準備する

- **業務プログラムの準備 (任意)**

帳票サーバに業務プログラムを配置する場合、配置する業務プログラムのプログラムファイルを準備します。

- **構築で使用するユーザの作成 (任意)**

必要に応じて、帳票サーバの構築で使用するユーザを作成します。

帳票サーバの構築で使用するユーザには、必ず管理者権限を設定してください。

- **インストール先ディレクトリとアクセス権の設定 (任意)**

必要に応じて、製品をインストールするためのディレクトリを作成します。

作成したディレクトリには、帳票サーバを構築するユーザに対して、必要なアクセス権を設定してください。

7.3 EUR Server のインストール

ここでは、EUR Server のインストール方法について説明します。

7.3.1 インストール方法

(1) インストールの前に

- 管理者権限を持つユーザでログインしてください。
- インストール時に必要なディスク空き容量を確認してください。
- ほかのユーザアプリケーションを終了してください。
- OS から実行許可についてのダイアログが表示されることがあります。このときには、実行を許可する応答をしてください。

(2) インストール手順

EUR Server のインストール方法は、Windows 環境と UNIX/Linux 環境とで異なります。

(a) Windows 環境の場合

EUR 製品の統合 CD-ROM を PC にセットすると、自動的に日立総合インストーラが起動されます。日立総合インストーラのウィンドウで EUR Server を選択して、[インストール実行] ボタンをクリックしてください。インストールが開始されます。

インストール画面は、Windows インストール時の言語で表示されます。ロケールが英語、中国語、日本語のどれでもない場合は英語で表示されます。ただし、サポートしていないロケールで実行した場合、EUR の動作は保証されません。

(b) UNIX/Linux 環境の場合

UNIX/Linux 環境の場合、日立 PP インストーラを使用してインストールします。

日立 PP インストーラは、提供された媒体に格納されています。次のことに注意して実行してください。

- デバイススペシャルファイル名や CD-ROM のマウントディレクトリは、OS、ハード、および環境によって異なります。OS のマニュアルや使用環境を確認して実行してください。
- 日立 PP インストーラ実行時の言語種別と実行するターミナルの言語を一致させてください。

日立 PP インストーラのメインメニューで [I] を選択すると、インストール画面が表示されます。インストール画面の例を次に示します。

PP-NO.	VR	PP-NAME
<@>001 形名	バージョン番号	EUR Server Enterprise

```
⋮
F) Forward B) Backward J) Down K) Up Space) Select/Unselect I) Install Q) Quit
```

EUR Server にカーソルを移動させて、スペースキーを押します。選択した製品の左側に「<@>」が表示されます。続いて [I] を入力すると、最下行に次のメッセージが表示されます。

```
Install PP? (y: install, n: cancel)==>
```

ここで、[y] または [Y] を選択するとインストールが開始されます。[y] または [Y] 以外を選択すると、インストールが中止されてインストール画面に戻ります。

(3) リモートインストール

EUR Server は、JP1/NETM/DM および Groupmax Remote Installation のリモートインストールに対応しています。操作・運用方法については、JP1/NETM/DM または Groupmax Remote Installation のマニュアルを参照してください。

(4) 注意事項

- EUR Server のインストール後に、再起動を求めるダイアログが表示されることがあります。このときには、再起動を許可する応答をしてください。
- インストール先に格納される EUR バージョン 11 以降のマニュアルのファイル形式は、ヘルプファイルから PDF ファイルに変更されています。業務プログラムでマニュアルを参照している場合は、プログラムのパスなどをバージョン 11 以降のディレクトリ構成に合わせて作成してください。ディレクトリ構成については、「7.3.2 インストール後に作成されるディレクトリ」を参照してください。
- 使用する機能や設定ファイルなどの更新で、管理者権限が必要になる場合があります。使用する機能で管理者権限が必要になる場合の詳細については、「7.5.1 [EUR Server Service 起動管理] ダイアログを使用した起動管理」、 「7.5.2 Server Service 制御コマンドを使用した起動管理」、および「7.6.1 Spool Service 制御コマンドを使用した起動管理」を参照してください。設定ファイルなどの更新で管理者権限が必要になる場合の詳細については、「付録 A Windows 環境の場合の注意」を参照してください。

7.3.2 インストール後に作成されるディレクトリ

EUR Server のインストール後に作成されるディレクトリについて説明します。

(1) Windows 環境の場合

表 7-1 EUR Server のインストール後に作成されるディレクトリ (Windows 環境の場合)

ディレクトリまたはファイル名	内容	エディション
%EUR%	EUR のルートディレクトリ	E/S

ディレクトリまたはファイル名	内容	エディション
Document¥	ドキュメントディレクトリ	E/S
1033¥	英語ドキュメント格納ディレクトリ	E/S
1041¥	日本語ドキュメント格納ディレクトリ	E/S
Help¥	マニュアル格納ディレクトリ	E/S
eursysdw.pdf	マニュアル「EUR システム設計ガイド (Windows(R)用)」	E/S
eursysdu.pdf	マニュアル「EUR システム設計ガイド(UNIX(R)用)」	E/S
eursysaw.pdf	マニュアル「EUR システム構築ガイド (Windows(R)用)」	E/S
eursysau.pdf	マニュアル「EUR システム構築ガイド(UNIX(R)用)」	E/S
eursmanw.pdf	マニュアル「EUR 帳票出力 機能解説 EUR Server 編(Windows(R)用)」	E/S
eursmanu.pdf	マニュアル「EUR 帳票出力 機能解説 EUR Server 編(UNIX(R)用)」	E/S
eursrefw.pdf	マニュアル「EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編(Windows(R)用)」	E/S
eursrefu.pdf	マニュアル「EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編(UNIX(R)用)」	E/S
eurdb.pdf	マニュアル「EUR データベース連携ガイド」	E/S
eurmes.pdf	マニュアル「EUR メッセージ」	E/S
Tool¥Program¥	共通ツールディレクトリ	E/S
expedf32.exe	EUR フォントファイル作成ツール	E/S
Log¥	ログディレクトリ	E/S
Print¥	<ul style="list-style-type: none"> EUR Print Service のルートディレクトリ EUR Print Service の環境設定ファイル格納ディレクトリ (デフォルト) 	E/S
1033¥	英語リソースディレクトリ	E/S
1041¥	日本語リソースディレクトリ	E/S
2052¥	中国語リソースディレクトリ	E/S
Program¥	実行ファイル格納ディレクトリ	E/S
eurps.exe	EUR Print Service 実行ファイル	E/S
eurecdif.exe	接続情報パスワード暗号化ツール	E/S

ディレクトリまたはファイル名	内容	エディション
Eurtyl.exe	給紙トレイ一覧ツール	E/S
EURPSEX.DLL	ActiveX オブジェクト (V8 互換機能)	E/S
Java¥	JavaBeans 起動部品 (V8 互換機能) 格納ディレクトリ	E/S
EURPSManager_5.jar	JavaBeans 起動部品	E/S
EURPSManager.properties	プロパティファイル	E/S
Fonts¥	フォントディレクトリ	E/S
Server¥	<ul style="list-style-type: none"> EUR Server Service のルートディレクトリ EUR Server Service の環境設定ファイル格納ディレクトリ (デフォルト) Server Service 制御コマンド (eurpmctrl コマンド) の環境設定ファイル格納ディレクトリ 	E/S
Program¥	実行ファイル格納ディレクトリ	E/S
EURPM.exe	EUR Server Service 実行ファイル	E/S
EURPMCTRL.exe	Server Service 制御コマンド (eurpmctrl コマンド)	E/S
EURPMCTRLGUI.exe	[EUR Server Service 起動管理] ダイアログ実行ファイル	E/S
EURPMUMM.exe	[EUR Server Service 構成定義] ダイアログ実行ファイル	E/S
Conf¥	構成定義ファイル格納ディレクトリ	E/S
DBInfo¥	接続情報ファイル格納ディレクトリ	E/S
DocInfo¥	文書情報設定ファイル格納ディレクトリ	E/S
Form¥	帳票ファイル格納ディレクトリ	E/S
Multi¥	複数様式情報定義ファイル格納ディレクトリ	E/S
PDF¥	PDF 形式ファイル出力ディレクトリ	E/S
Preference¥	ビューアプレファレンス定義ファイル格納ディレクトリ	E/S
PrintDate¥	印刷日時出力定義ファイル格納ディレクトリ	E/S
PSEnv¥	EUR Print Service の環境設定ファイル格納ディレクトリ (デフォルト)	E/S
ReplaceItem¥	置き換え表管理情報ファイル格納ディレクトリ	E/S
reportid¥	帳票出力定義ファイル格納ディレクトリ	E/S
ScriptCnt¥	Acrobat JavaScript 定義ファイル格納ディレクトリ	E/S

ディレクトリまたはファイル名	内容	エディション
Split¥	分判定義ファイルまたは仕分け定義ファイル格納ディレクトリ	E/S
Temp¥	一時ファイルディレクトリ	E/S
Adapter¥	<ul style="list-style-type: none"> EUR Server - Adapter のルートディレクトリ EUR Server - Adapter の環境設定ファイル格納ディレクトリ (デフォルト) 	E/S
Program¥	実行ファイル格納ディレクトリ	E/S
EURPMC.exe	コマンド起動部品 (eurpmc コマンド)	E/S
EURPMADP.ocx	ActiveX 起動部品 (32 ビット版)	E/S
Program(x64)¥	実行ファイル格納ディレクトリ	E/S
EURPMADP.ocx	ActiveX 起動部品 (64 ビット版)	E/S
Java¥	Java 起動部品格納ディレクトリ	E/S
EURPMAdapter.jar	Java 起動部品 (32 ビット版)	E/S
EURPMADJ.dll		
Java(x64)¥	Java 起動部品格納ディレクトリ	E/S
EURPMAdapter.jar	Java 起動部品 (64 ビット版)	E/S
EURPMADJ.dll		
COBOL¥	COBOL 起動部品格納ディレクトリ	E/S
EURPMADC.dll	COBOL 起動部品 (32 ビット版)	E/S
EURPMADC.lib		
COBOL(x64)¥	COBOL 起動部品格納ディレクトリ	E/S
EURPMADC.dll	COBOL 起動部品 (64 ビット版)	E/S
EURPMADC.lib		
Eursmpr¥	<ul style="list-style-type: none"> BSP-RM 連携コマンド (eursmpr コマンド) のルートディレクトリ BSP-RM 連携コマンド (eursmpr コマンド) の環境設定ファイル格納ディレクトリ 	E/S
program¥	実行ファイル格納ディレクトリ	E/S
eursmpr.exe	BSP-RM 連携コマンド (eursmpr コマンド)	E/S
divdata¥	制御情報付データファイル格納ディレクトリ	E/S
runparam¥	起動パラメタファイル格納ディレクトリ	E/S
temp¥	一時ファイルディレクトリ	E/S
FileMonitor¥	<ul style="list-style-type: none"> ファイル監視サービスのルートディレクトリ 	E/S

ディレクトリまたはファイル名	内容	エディション
FileMonitor¥	<ul style="list-style-type: none"> ファイル監視サービスの環境設定ファイル格納ディレクトリ 	E/S
program¥	実行ファイル格納ディレクトリ	E/S
eurfm.exe	ファイル監視サービスプログラム	E/S
eurivk.exe	ジョブ実行プログラム	E/S
fmc¥	監視管理ディレクトリ	E/S
monitor¥	監視ディレクトリ	E/S
check¥	照合ディレクトリ	E/S
data¥	完了ディレクトリ	E/S
conf¥	構成定義ファイル格納ディレクトリ	E/S
runparam¥	起動パラメタファイル格納ディレクトリ	E/S
Spool¥	<ul style="list-style-type: none"> EUR Server - Spool Service のルートディレクトリ EUR Server - Spool Service の環境設定ファイル格納ディレクトリ (デフォルト) 	E
Program¥	実行ファイル格納ディレクトリ	E
EURPMLS.exe	EUR Server - Spool Service 実行ファイル	E
EURPMULM.exe	[EUR Spool Service 構成定義] ダイアログ実行ファイル	E
EURSSECD.exe	LDAP 接続情報暗号化ツール	E
Conf¥	構成定義ファイル格納ディレクトリ	E
ESF¥	スプールデータ格納ディレクトリ	E
POB¥	私書箱ディレクトリ	E
Temp¥	一時ファイルディレクトリ	E
Spool Adapter¥	<ul style="list-style-type: none"> EUR Server - Spool Service Adapter のルートディレクトリ EUR Server - Spool Service Adapter の環境設定ファイル格納ディレクトリ (デフォルト) 帳票管理 GUI の環境設定ファイル格納ディレクトリ 	E
Program¥	実行ファイル格納ディレクトリ	E
EURPMLSC.exe	SS-コマンド起動部品 (eurpmlsc コマンド)	E
EURPMLSADP.ocx	SS-ActiveX 起動部品 (32 ビット版)	E
Program(x64)¥	実行ファイル格納ディレクトリ	E

ディレクトリまたはファイル名	内容	エディション
EURPMLSADP.ocx	SS-ActiveX 起動部品 (64 ビット版)	E
Java¥	SS-Java 起動部品格納ディレクトリ	E
EURPMLSAdapter.jar	SS-Java 起動部品 (32 ビット版)	E
EURPMLSADJ.dll		
Java(x64)¥	SS-Java 起動部品格納ディレクトリ	E
EURPMLSAdapter.jar	SS-Java 起動部品 (64 ビット版)	E
EURPMLSADJ.dll		
euraps¥	EUR Application Service 実行ファイル格納ディレクトリ (32 ビット)	E
bin¥		E
euraps.exe	EUR Application Service 実行ファイル	E
eurpmrsgui.ear	帳票管理 GUI サービス	E
eurssdeli.ear	配送サービス	E
Sample¥	サンプル格納ディレクトリ	E/S
Server Service¥	EUR Server Service サンプルファイル格納ディレクトリ	E/S
Spool Service¥	EUR Server - Spool Service サンプルファイル格納ディレクトリ	E
Component¥	再配布パッケージ格納ディレクトリ	E/S
ServerAdapter32¥	EUR Server - Adapter 再配布パッケージ格納ディレクトリ (32 ビット)	E/S
EURPM-ADP32.exe	Windows 用再配布パッケージ (32 ビット)	E/S
ServerAdapter¥	EUR Server - Adapter 再配布パッケージ格納ディレクトリ	E/S
EURPM-ADP.exe	Windows 用再配布パッケージ (64 ビット)	E/S
EURPM-ADP-AIX.tar	AIX 用再配布パッケージ	E/S
EURPM-ADP-AIX.sh		
EURPM-ADP-HPIPF.tar	HP-UX 用再配布パッケージ	E/S
EURPM-ADP-HPIPF.sh		
EURPM-ADP-RHEL.tar	Linux 用再配布パッケージ	E/S
EURPM-ADP-RHEL.sh		
SpoolServer¥	EUR Server - Spool Service 再配布パッケージ格納ディレクトリ	E
EURPM-LS.exe	Windows 用再配布パッケージ	E

ディレクトリまたはファイル名	内容	エディション
eurpmrsgui.ear	再配布用の帳票管理 GUI サービス	E
eurssdeli.ear	再配布用の配送サービス	E
SpoolAdapter32¥	EUR Server - Spool Service Adapter 再配布パッケージ格納ディレクトリ (32 ビット)	E
EURPM-LS-ADP32.exe	Windows 用再配布パッケージ (32 ビット)	E
SpoolAdapter¥	EUR Server - Spool Service Adapter 再配布パッケージ格納ディレクトリ	E
EURPM-LS-ADP.exe	Windows 用再配布パッケージ (64 ビット)	E
EURPM-LS-ADP-AIX.tar	AIX 用再配布パッケージ	E
EURPM-LS-ADP-AIX.sh		
EURPM-LS-ADP-HPIPF.tar	HP-UX 用再配布パッケージ	E
EURPM-LS-ADP-HPIPF.sh		
EURPM-LS-ADP-RHEL.tar	Linux 用再配布パッケージ	E
EURPM-LS-ADP-RHEL.sh		
Client¥	EUR Client 再配布用パッケージ格納ディレクトリ	E/S
EURPM-CL.exe	EUR Client 再配布用パッケージ	E/S
EURPMPrintAX.cab	マシン単位インストール用 EUR Web Plug-In ダウンロードパッケージ (印刷用)	E/S
EURPMPrintAX.inf	マシン単位インストール用 EUR Web Plug-In 情報ファイル (印刷用)	E/S
EURPMPreViewAX.cab	マシン単位インストール用 EUR Web Plug-In ダウンロードパッケージ (プレビュー用)	E/S
EURPMPreViewAX.inf	マシン単位インストール用 EUR Web Plug-In 情報ファイル (プレビュー用)	E/S
User¥	ユーザ単位インストール用 EUR Web Plug-In ダウンロードパッケージ格納ディレクトリ	E/S
EURPMPrintAX.cab	ユーザ単位インストール用 EUR Web Plug-In ダウンロードパッケージ (印刷用)	E/S
EURPMPrintAX.inf	ユーザ単位インストール用 EUR Web Plug-In 情報ファイル (印刷用)	E/S
EURPMPreViewAX.cab	ユーザ単位インストール用 EUR Web Plug-In ダウンロードパッケージ (プレビュー用)	E/S
EURPMPreViewAX.inf	ユーザ単位インストール用 EUR Web Plug-In 情報ファイル (プレビュー用)	E/S
DABroker¥	DABroker のインストーラ格納ディレクトリ	E/S

ディレクトリまたはファイル名	内容	エディション
DABroker.msi	DABroker のインストーラ	E/S
Hntrlib2	EUR Application Service 用トレースライブラリ	E
Common	EUR Application Service 共通モジュール	E

(凡例)

%EUR% : EUR Server のインストール先ディレクトリを示します。

E : EUR Server Enterprise をインストールすると作成されます。

S : EUR Server Standard をインストールすると作成されます。

(2) UNIX/Linux 環境の場合

表 7-2 EUR Server のインストール後に作成されるディレクトリ (UNIX/Linux 環境の場合)

ディレクトリまたはファイル名	内容	エディション
/opt/eur/	EUR のルートディレクトリ	E/S
print/	EUR Print Service のルートディレクトリ	E/S
C/	英語リソースディレクトリ	E/S
ja_JP/	日本語リソースディレクトリ	E/S
zh_CN/	中国語リソースディレクトリ	E/S
bin/	実行ファイル格納ディレクトリ	E/S
eurps	EUR Print Service 実行ファイル	E/S
eurecdif	接続情報パスワード暗号化ツール	E/S
lib/	共有ライブラリディレクトリ	E/S
java/	JavaBeans 起動部品 (V8 互換機能) 格納ディレクトリ	E/S
EURPSManager_5.jar	JavaBeans 起動部品	E/S
EURPSManager.properties	プロパティファイル	E/S
fonts/	フォントディレクトリ	E/S
server/	EUR Server Service のルートディレクトリ	E/S
bin/	実行ファイル格納ディレクトリ	E/S
eurpmd	EUR Server Service 実行ファイル	E/S
eurpmctrl	Server Service 制御コマンド (eurpmctrl コマンド)	E/S
lib/	共有ライブラリディレクトリ	E/S
adapter/	EUR Server - Adapter のルートディレクトリ	E/S
bin/	実行ファイル格納ディレクトリ	E/S

ディレクトリまたはファイル名	内容	エディション
eurpmc	コマンド起動部品 (eurpmc コマンド)	E/S
java/	Java 起動部品格納ディレクトリ	E/S
EURPMAAdapter.jar	Java 起動部品 (32 ビット版・64 ビット版共通)	E/S
lib/	共有ライブラリディレクトリ	E/S
libEURPMADJ.so	Java 起動部品 (32 ビット版)	E/S
libEURPMADC.so	COBOL 起動部品	E/S
lib64/	共有ライブラリディレクトリ	E/S
libEURPMADJ.so	Java 起動部品 (64 ビット版)	E/S
spool/	EUR Server - Spool Service のルートディレクトリ	E
bin/	実行ファイル格納ディレクトリ	E
eurpmsd	EUR Server - Spool Service 実行ファイル	E
eurpmsctrl	Spool Service 制御コマンド (eurpmsctrl コマンド)	E
lib/	共有ライブラリディレクトリ	E
spool-adp/	EUR Server - Spool Service Adapter のルートディレクトリ	E
bin/	実行ファイル格納ディレクトリ	E
eurpmlsc	SS-コマンド起動部品 (eurpmlsc コマンド)	E
java/	SS-Java 起動部品格納ディレクトリ	E
EURPMLSAdapter.jar	SS-Java 起動部品 (32 ビット版・64 ビット版共通)	E
lib/	共有ライブラリディレクトリ	E
libEURPMLSADJ.so	SS-Java 起動部品 (32 ビット版)	E
lib64/	共有ライブラリディレクトリ	E
libEURPMLSADJ.so	SS-Java 起動部品 (64 ビット版)	E
sample/	サンプル格納ディレクトリ	E/S
Server Service/	EUR Server Service サンプルファイル格納ディレクトリ	E/S
Spool Service/	EUR Server - Spool Service サンプルファイル格納ディレクトリ	E
component/	再配布パッケージ格納ディレクトリ	E/S
server-adp32/	EUR Server - Adapter 再配布パッケージ格納ディレクトリ (32 ビット)	E/S
EURPM-ADP32.exe	Windows 用再配布パッケージ (32 ビット)	E/S

ディレクトリまたはファイル名	内容	エディション
server-adp/	EUR Server - Adapter 再配布パッケージ格納ディレクトリ	E/S
EURPM-ADP.exe	Windows 用再配布パッケージ (64 ビット)	E/S
EURPM-ADP-AIX.tar	AIX 用再配布パッケージ	E/S
EURPM-ADP-AIX.sh		
EURPM-ADP-HPIPF.tar	HP-UX 用再配布パッケージ	E/S
EURPM-ADP-HPIPF.sh		
EURPM-ADP-RHEL.tar	Linux 用再配布パッケージ	E/S
EURPM-ADP-RHEL.sh		
spool/	EUR Server - Spool Service 再配布パッケージ格納ディレクトリ	E
EURPM-LS.exe	Windows 用再配布パッケージ	E
EURPM-LS-AIX.tar	AIX 用再配布パッケージ※	E
EURPM-LS-AIX.sh		
EURPM-LS-HPIPF.tar	HP-UX 用再配布パッケージ※	E
EURPM-LS-HPIPF.sh		
EURPM-LS-RHEL.tar	Linux 用再配布パッケージ※	E
EURPM-LS-RHEL.sh		
eurpmrsgui.ear	再配布用の帳票管理 GUI サービス	E
eurssdeli.ear	再配布用の配送サービス	E
spool-adp32/	EUR Server - Spool Service Adapter 再配布パッケージ格納ディレクトリ (32 ビット)	E
EURPM-LS-ADP32.exe	Windows 用再配布パッケージ (32 ビット)	E
spool-adp/	EUR Server - Spool Service Adapter 再配布パッケージ格納ディレクトリ	E
EURPM-LS-ADP.exe	Windows 用再配布パッケージ (64 ビット)	E
EURPM-LS-ADP-AIX.tar	AIX 用再配布パッケージ	E
EURPM-LS-ADP-AIX.sh		
EURPM-LS-ADP-HPIPF.tar	HP-UX 用再配布パッケージ	E
EURPM-LS-ADP-HPIPF.sh		
EURPM-LS-ADP-RHEL.tar	Linux 用再配布パッケージ	E
EURPM-LS-ADP-RHEL.sh		

ディレクトリまたはファイル名	内容	エディション
client/	EUR Client 再配布用パッケージ格納ディレクトリ	E/S
EURPM-CL.exe	EUR Client 再配布用パッケージ	E/S
EURPMPrintAX.cab	マシン単位インストール用 EUR Web Plug-In ダウンロードパッケージ (印刷用)	E/S
EURPMPrintAX.inf	マシン単位インストール用 EUR Web Plug-In 情報ファイル (印刷用)	E/S
EURPMPreViewAX.cab	マシン単位インストール用 EUR Web Plug-In ダウンロードパッケージ (プレビュー用)	E/S
EURPMPreViewAX.inf	マシン単位インストール用 EUR Web Plug-In 情報ファイル (プレビュー用)	E/S
user/	ユーザ単位インストール用 EUR Web Plug-In ダウンロードパッケージ格納ディレクトリ	E/S
EURPMPrintAX.cab	ユーザ単位インストール用 EUR Web Plug-In ダウンロードパッケージ (印刷用)	E/S
EURPMPrintAX.inf	ユーザ単位インストール用 EUR Web Plug-In 情報ファイル (印刷用)	E/S
EURPMPreViewAX.cab	ユーザ単位インストール用 EUR Web Plug-In ダウンロードパッケージ (プレビュー用)	E/S
EURPMPreViewAX.inf	ユーザ単位インストール用 EUR Web Plug-In 情報ファイル (プレビュー用)	E/S
/etc/opt/eur/	<ul style="list-style-type: none"> EUR Print Service の設定ファイル格納ディレクトリ EUR Print Service の環境設定ファイル格納ディレクトリ (デフォルト) 	E/S
/var/opt/eur/	データディレクトリ	E/S
server/	<ul style="list-style-type: none"> EUR Server Service の環境設定ファイル格納ディレクトリ (デフォルト) Server Service 制御コマンド (eurpmctrl コマンド) の環境設定ファイル格納ディレクトリ 起動管理定義ファイル格納ディレクトリ 	E/S
Conf/	構成定義ファイル格納ディレクトリ	E/S
DBInfo/	接続情報ファイル格納ディレクトリ	E/S
DocInfo/	文書情報設定ファイル格納ディレクトリ	E/S
Form/	帳票ファイル格納ディレクトリ	E/S
Multi/	複数様式情報定義ファイル格納ディレクトリ	E/S
PDF/	PDF 形式ファイル出力ディレクトリ	E/S

ディレクトリまたはファイル名	内容	エディション
Preference/	ビューアプレファレンス定義ファイル格納ディレクトリ	E/S
PrintDate/	印刷日時出力定義ファイル格納ディレクトリ	E/S
PSEnv/	EUR Print Service の環境設定ファイル格納ディレクトリ	E/S
ReplaceItem/	置き換え表管理情報ファイル格納ディレクトリ	E/S
reportid/	帳票出力定義ファイル格納ディレクトリ	E/S
ScriptCnt/	Acrobat JavaScript 定義ファイル格納ディレクトリ	E/S
Split/	分割定義ファイルまたは仕分け定義ファイル格納ディレクトリ	E/S
Temp/	一時ファイルディレクトリ	E/S
adapter/	EUR Server - Adapter の環境設定ファイル格納ディレクトリ (デフォルト)	E/S
spool/	<ul style="list-style-type: none"> EUR Server - Spool Service の環境設定ファイル格納ディレクトリ (デフォルト) Spool Service 制御コマンド (eurpmlsctrl コマンド) の環境設定ファイル格納ディレクトリ 	E
Conf/	構成定義ファイル格納ディレクトリ	E
ESF/	スプールデータ格納ディレクトリ	E
POB/	私書箱ディレクトリ	E
Temp/	一時ファイルディレクトリ	E
spool-adp/	<ul style="list-style-type: none"> EUR Server - Spool Service Adapter の環境設定ファイル格納ディレクトリ (デフォルト) 帳票管理 GUI の環境設定ファイル格納ディレクトリ 	E
log/	ログディレクトリ	E/S

(凡例)

E : EUR Server Enterprise をインストールすると作成されます。

S : EUR Server Standard をインストールすると作成されます。

注※

インストールした EUR Server Enterprise の適用 OS と同じ OS のパッケージだけがインストールされます。

7.4 必要なファイルのインポート

「5. 帳票の出力内容を設定するファイルを準備する」および「6. 帳票の出力環境を設定するファイルを準備する」で準備したファイルのうち、帳票サーバに格納するファイルをインポートします。帳票サーバのロケールに応じたエンコードを設定してインポートしてください。

帳票サーバにインポートするファイルを、次の表に示します。

表 7-3 帳票サーバにインポートするファイル

ファイルの種類	ファイル名	説明
帳票の出力内容を設定するファイル	帳票ファイル (*.fms), 画像ファイルなど	必要なファイルをインポートします。
環境設定ファイル	EUR Server Service の環境設定ファイル (EURPM.ini)	必ずインポートします。
	<ul style="list-style-type: none">Server Service 制御コマンド (eurpmctrl コマンド) の環境設定ファイル (EURPMCTRL.ini)EUR Server - Spool Service の環境設定ファイル (EURPMLS.ini)Spool Service 制御コマンド (eurpmlsctrl コマンド) の環境設定ファイル (EURPMLSCTRL.ini) ※1EUR Server - Adapter の環境設定ファイル (EURPMADP.ini)EUR Server - Spool Service Adapter の環境設定ファイル (EURPMLSADP.ini)帳票管理 GUI の環境設定ファイル (EURPMRSGUI.ini)EUR Print Service の環境設定ファイル (EURPS_ENV または eurps_env)	必要なファイルをインポートします。
構成定義ファイル	<ul style="list-style-type: none">出力先定義ファイル (Destination.conf)帳票サーバプリンタクラス定義ファイル (PMPrinterClass.conf)印刷先定義ファイル (PrintDest.conf)拠点プリンタクラス定義ファイル (ServerPrinterClass.conf) ※2帳票振り分け定義ファイル (Distribution.conf) ※2ユーザ管理ファイル (userdef.conf)宛先定義ファイル (addrdef.conf)	
EUR フォントファイル	*.edf	必要に応じてインポートします。

ファイルの種類	ファイル名	説明
EUR Application Service 動作設定 ファイル	euraps.ini	EUR Application Service を使用する場 合にインポートします。

注※1

帳票サーバが Windows 環境の場合、Spool Service 制御コマンド (eurpmlsctrl コマンド) は使用できません。そのため、Spool Service 制御コマンドの環境設定ファイル (EURPMLSCTRL.ini) のインポートは不要です。

注※2

帳票サーバが UNIX/Linux 環境の場合、EUR Server - Spool Service の機能を使用して帳票サーバのプリンタに帳票を出力できません。そのため、次のファイルをインポートしても帳票出力には使用できません。

- ・拠点プリンタクラス定義ファイル (ServerPrinterClass.conf)
- ・帳票振り分け定義ファイル (Distribution.conf)

なお、ファイルのインポート後は次の作業を実施してください。

- ・環境設定ファイルをインポートした場合は、次のコンポーネントを再起動してください。
 - ・ EUR Server Service
 - ・ EUR Server - Adapter を使用しているプログラム
 - ・ EUR Server - Spool Service
 - ・ EUR Server - Spool Service Adapter を使用しているプログラム

ただし、Server Service 制御コマンド (eurpmctrl コマンド) の環境設定ファイルを変更した場合は、コンポーネントの再起動は必要ありません。Server Service 制御コマンドの環境設定ファイルは、次に Server Service 制御コマンドを実行したときから有効になります。

- ・ EUR Server Service の起動中に、環境設定ファイル (EURPMCTRL.ini) の PATH セクションの TEMP キーの値は変更できません。起動中に変更した場合、Server Service 制御コマンド (eurpmctrl コマンド) の機能が使用できなくなります。
- ・構成定義ファイルをインポートした場合は、次のコンポーネントを再起動してください。
 - ・ EUR Server Service
 - ・ EUR Server - Spool Service
- ・ EUR Application Service 動作設定ファイルをインポートした場合は、次のコンポーネントを再起動してください。
 - ・ EUR Server - Spool Service

7.5 EUR Server Service の起動管理設定

EUR Server Service では、**起動管理定義**を使用して EUR Server Service の起動や停止を管理します。起動する EUR Server Service の識別名や環境設定ファイルのパスなどの情報は、**起動管理定義ファイル** (startdef.conf) で管理します。

EUR Server Service の起動管理定義は、次のどちらかの方法で作成します。

- **ダイアログを使用して作成する**

[EUR Server Service 起動管理] ダイアログを使用して作成します。[EUR Server Service 起動管理] ダイアログは、Windows 環境で使用できます。

- **コマンドを使用して作成する**

Server Service 制御コマンド (eurpmctrl コマンド) を使用して作成します。Server Service 制御コマンドは、Windows 環境および UNIX/Linux 環境で使用できます。

なお、起動管理定義ファイルは次のディレクトリに作成されます。

- **Windows 環境の場合**

EUR Server のインストール先ディレクトリ¥Server

- **UNIX/Linux 環境の場合**

/var/opt/eur/server

7.5.1 [EUR Server Service 起動管理] ダイアログを使用した起動管理

[EUR Server Service 起動管理] ダイアログは、EUR 製品のプログラムメニューから、[Server] - [Server Service 起動管理] を選択すると表示されます。なお、[EUR Server Service 起動管理] ダイアログの操作は、管理者権限を持つユーザが実行してください。

(1) 起動管理定義を登録する

起動管理定義の登録手順を次に示します。最大 5 件の起動管理定義を登録できます。

1. [EUR Server Service 起動管理] ダイアログで [追加] ボタンをクリックします。

[サービスの追加] ダイアログが表示されます。

2. 次の項目を設定します。

- 識別名 (必須)
- 自動起動設定 (必須)
- 環境設定ファイルパス (任意)

環境設定ファイルパスには、EUR Server Service の環境設定ファイルの格納先のディレクトリパス、またはファイルパスを指定できます。ディレクトリパスを指定する場合は EUR Server Service の環境設定ファイルのデフォルトのファイル名 (EURPM.ini) が仮定されます。ファイルパスを指定する場合は任意のファイル名を指定できます。

3. [OK] ボタンをクリックします。

起動管理定義が [EUR Server Service 起動管理] ダイアログに追加されます。

ただし、次の場合は、メッセージが表示されて、[サービスの追加] ダイアログに戻ります。

- 識別名に半角空白だけを入力した場合
- 識別名が 16 バイトを超えている場合
- 識別名および環境設定ファイルパスに使用できない文字があった場合
- すでに同じ名前の識別名が登録されている場合

また、次の場合はメッセージが表示されますが、処理は続行します。

- 指定した環境設定ファイルパスが別の EUR Server Service の起動管理定義で使用されている場合

(2) 起動管理定義を変更する

起動管理定義の変更手順を次に示します。

1. [EUR Server Service 起動管理] ダイアログで変更する起動管理定義を選択して、[変更] ボタンをクリックします。

[サービスの変更] ダイアログが表示されます。

2. 設定内容を変更します。

次の項目の設定を変更できます。

- 自動起動設定
- 環境設定ファイルパス

なお、識別名は変更できません。識別名を変更したい場合は、起動管理定義を登録し直してください。

3. [OK] ボタンをクリックします。

起動管理定義が変更されます。変更後の登録内容が [EUR Server Service 起動管理] ダイアログに表示されます。

指定した環境設定ファイルパスが別の EUR Server Service の起動管理定義で使用されている場合はメッセージが表示されますが、処理は続行します。

(3) 起動管理定義を削除する

起動管理定義の削除手順を次に示します。

1. [EUR Server Service 起動管理] ダイアログで削除する起動管理定義を選択して、[削除] ボタンをクリックします。

削除を確認するダイアログが表示されます。


2. [OK] ボタンをクリックします。

起動管理定義が削除されます。

(4) ダイアログの設定項目

起動管理定義ファイルの作成で使用するダイアログの設定項目について説明します。

(a) [EUR Server Service 起動管理] ダイアログ



起動管理定義一覧

起動管理定義に登録されている EUR Server Service とその稼働状態が一覧で表示されます。初期表示では登録順で表示され、項目名をクリックするとその項目で Shift JIS のコード順にソートして表示されます。稼働状態は自動では更新されないため、最新の稼働状態を表示させたい場合は、[稼働確認] ボタンをクリックしてください。

なお、起動管理定義をダブルクリックすると、[サービスの変更] ダイアログが表示されて登録内容を変更できます。

[識別名]

EUR Server Service の識別名が表示されます。

[状態]

EUR Server Service の稼働状態が表示されます。表示される内容とその意味は次のとおりです。

Running：稼働

Starting：起動処理中

Stopping：停止処理中

Stopped：停止

ErrorStopped：異常停止

Unknown：不明

[自動起動設定]

EUR Server Service を自動で起動するかどうかが表示されます。表示される内容とその意味は次のとおりです。

AUTO：自動で起動します。

MANUAL：手動で起動します。

[環境設定ファイルパス]

EUR Server Service の環境設定ファイルの格納先のディレクトリパスまたはファイルパスが表示されます。

[起動] ボタン

選択した EUR Server Service を起動できます。

[停止] ボタン

選択した EUR Server Service を停止できます。

[追加] ボタン

[サービスの追加] ダイアログが表示され、起動管理定義を登録できます。ただし、起動管理定義の登録数が上限を超えていた場合は、不活性になります。最大 5 件の起動管理定義を登録できます。

[変更] ボタン

[サービスの変更] ダイアログが表示され、起動管理定義の情報を変更できます。

[削除] ボタン

削除を確認するダイアログが表示され、起動管理定義を削除できます。

[構成定義] ボタン

[EUR Server Service 構成定義] ダイアログが表示され、選択した EUR Server Service に登録されている出力先やプリンタクラスを確認できます。


[稼働確認] ボタン

EUR Server Service の最新の稼働状態を表示できます。

[閉じる] ボタン

[EUR Server Service 起動管理] ダイアログを閉じます。

(b) [サービスの追加] ダイアログ



[識別名] テキストボックス

EUR Server Service の識別名を、1～16 バイトの範囲で入力します。半角英数字および「_」（アンダースコア）を使用できます。先頭と末尾に半角空白を入力した場合は登録時に削除されます。また、

半角空白だけを入力した場合は、値を指定していないと見なされ、そのまま登録しようとするエラーになります。

なお、すでに登録された識別名は登録できません。

【自動起動設定】グループボックス

EUR Server Service を自動で起動するかどうかを選択します。デフォルトでは、[自動起動しない] オプションボタンが選択されています。

【自動起動する】オプションボタン

自動で起動します。

【自動起動しない】オプションボタン

手動で起動します。

【環境設定ファイルパス】テキストボックス


EUR Server Service の環境設定ファイルの格納先のパスを入力します。ただし、「;」、「*」、「?」、「”」、「<」、「>」、および「|」を含むパスは指定できません。先頭と末尾の半角空白は登録時に削除されます。半角空白だけを入力した場合は未入力とされます。

デフォルトでは、EUR Server Service のインストールパスが表示されています。

【参照】ボタン

EUR Server Service の環境設定ファイルの格納先のディレクトリパスまたはファイルパスを選択するためのダイアログが表示されます。

(c) 【サービスの変更】ダイアログ



【識別名】テキストボックス

EUR Server Service の識別名が表示されます。変更はできません。

そのほかの項目については、「(b) 【サービスの追加】ダイアログ」を参照してください。

7.5.2 Server Service 制御コマンドを使用した起動管理

Server Service 制御コマンド (eurpmctrl コマンド) のファイル名と格納先を次に示します。

- Windows 環境の場合

EURPMCTRL.exe

EUR Server のインストール先ディレクトリ¥Server¥Program 下にあります。

- UNIX/Linux 環境の場合

eurpmctrl

/opt/eur/server/bin ディレクトリにあります。

Server Service 制御コマンドは、管理者権限を持つユーザが実行してください。例えば、コマンドプロンプトから Server Service 制御コマンドを実行するときには、コマンドプロンプトは管理者権限を持つユーザが起動してください。

(1) Server Service 制御コマンドのオプション

Server Service 制御コマンド (eurpmctrl コマンド) が提供するオプションの一覧を次の表に示します。なお、オプション名のセパレータは「/」で示しています。UNIX/Linux 環境の場合は、「/」を「-」に置き換えてお読みください。

表 7-4 Server Service 制御コマンド (eurpmctrl コマンド) のオプション一覧

オプション	指定値	内容
/id	識別名*	操作対象となる EUR Server Service の識別名を指定します。
/ini	環境設定ファイルパス	操作対象となる EUR Server Service が使用する環境設定ファイルのパスを指定します。 環境設定ファイルパスには、EUR Server Service の環境設定ファイルの格納先のディレクトリパス、またはファイルパスを指定できます。ディレクトリパスを指定する場合は EUR Server Service の環境設定ファイルのデフォルトのファイル名 (EURPM.ini) が仮定されます。ファイルパスを指定する場合は任意のファイル名を指定できます。
/kind	ALL	起動管理定義に登録されているすべての EUR Server Service を操作対象とします。
	AUTOONLY	起動管理定義に登録されている EUR Server Service のうち、自動起動の設定がされている EUR Server Service を操作対象とします。
/m	add	EUR Server Service の起動管理定義を登録します。
	disp	EUR Server Service の起動管理定義の登録内容を出力します。
	chg	EUR Server Service の起動管理定義を変更します。
	del	EUR Server Service の起動管理定義を削除します。
	start	EUR Server Service を起動します。
	stop	EUR Server Service を停止します。
	stat	EUR Server Service の稼働状態を確認します。
	auto	EUR Server Service の自動起動の設定をします。

オプション	指定値	内容
/message /nomessage	—	標準エラー出力にメッセージを出力するかどうかを指定します。
/mode	AUTO	自動で起動します。
	MANUAL	手動で起動します。

注※

1～16バイトで指定します。半角英数字および「_」（アンダースコア）が使用できます。値の先頭と末尾に半角空白を指定した場合は削除されます。また、半角空白だけを指定した場合は、値を指定していないと見なされます。

■注意

- オプション、オプションの指定値、およびオプションに指定する文字列は、大文字と小文字を区別します。ただし、識別名については大文字と小文字を区別しません。例えば、/m オプションを「/M」と指定したり、/m オプションの指定値を「/m STOP」と指定したりすると、エラーになります。
- 一つのコマンド構文に、同じオプションが複数指定されている場合は、コマンド構文の後方に指定されたオプションが有効となります。
- 無効なオプションが指定されている場合は、そのオプションを無視して処理を実行します。
- ファイルパスを指定するときの規則、および注意については、マニュアル「EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編」を参照してください。また、パスに日本語を使用する場合の注意については、「付録 B.2 EUR Server Service, および EUR Server - Spool Service を使用する場合の注意」を参照してください。

(2) 形式と指定例

EUR Server Service の起動管理をするときのコマンドの形式と指定例について説明します。

(a) 起動管理定義を登録する

起動管理定義を登録するときのコマンドの形式と指定例を次に示します。

```
eurpmctrl
/m add
/id 識別名
[/message | /nomessage]
[/mode {AUTO | MANUAL} ]
[/ini 環境設定ファイルパス]
```

/m add

EUR Server Service の制御種別を指定します。

- add : EUR Server Service の起動管理定義を登録します。
ただし、起動管理定義の登録数が上限を超えた場合は、登録できません。最大5件の起動管理定義を登録できます。

/id 識別名

操作対象の EUR Server Service の識別名を 1～16 バイトの範囲で指定します。半角英数字および「_」（アンダースコア）を使用できます。

[/message | /nomessage]

標準エラー出力にメッセージを出力するかどうかを指定します。

- /message：メッセージを出力します。
- /nomessage：メッセージを出力しません。

指定を省略した場合は、/message が仮定されます。/nomessage を指定した場合も、コマンドの終了コードは出力されます。

[/mode {AUTO | MANUAL}]

EUR Server Service を自動で起動するかどうかを指定します。

- AUTO：自動で起動します。
- MANUAL：手動で起動します。

指定を省略した場合は、/mode MANUAL が仮定されます。

[/ini 環境設定ファイルパス]

EUR Server Service が使用する環境設定ファイルのパスを指定します。指定を省略した場合は、デフォルトのパス（Windows 環境の場合：EUR Server のインストール先ディレクトリ¥Server, UNIX /Linux 環境の場合：/var/opt/eur/server）が仮定されます。

環境設定ファイルパスには、EUR Server Service の環境設定ファイルの格納先のディレクトリパス、またはファイルパスを指定できます。ディレクトリパスを指定する場合は EUR Server Service の環境設定ファイルのデフォルトのファイル名（EURPM.ini）が仮定されます。ファイルパスを指定する場合は任意のファイル名を指定できます。

■指定例

識別名が「EURSV_TEST」の EUR Server Service の起動管理定義を登録します。

```
eurpmctrl /m add /id EURSV_TEST /message /ini C:¥Program Files¥EURSV_TEST
```

(b) 起動管理定義の登録内容を確認する

起動管理定義の登録内容を確認するときのコマンドの形式と指定例を次に示します。

```
eurpmctrl  
/m disp  
[/message | /nomessage]  
[/kind ALL | /id 識別名]
```

/m disp

EUR Server Service の制御種別を指定します。

- disp：EUR Server Service の起動管理定義の登録内容を確認します。

[/message | /nomessage]

標準エラー出力にメッセージを出力するかどうかを指定します。

- /message：メッセージを出力します。
- /nomessage：メッセージを出力しません。

指定を省略した場合は、/message が仮定されます。/nomessage を指定した場合も、コマンドの終了コードは出力されます。

[/kind ALL]

操作対象の EUR Server Service を指定します。このオプションは/id オプションと同時に指定できません。

- ALL：起動管理定義に登録されているすべての EUR Server Service を操作対象とします。

[/id 識別名]

操作対象の EUR Server Service の識別名を 1~16 バイトの範囲で指定します。半角英数字および「_」（アンダースコア）を使用できます。このオプションは/kind オプションと同時に指定できません。

■指定例

起動管理定義に登録されている EUR Server Service の登録内容を確認します。

```
eurpmctrl /m disp /message
```

■出力例

EUR Server Service の起動管理定義の登録内容は、標準出力 (stdout) に出力されます。出力例を次に示します。

<EURPMID>	<AutoFlag>	<DefinitionFile>
EURSV	AUTO	/var/opt/eur/server/ ...デフォルト
EURSV_MAIN	AUTO	/var/opt/eur/server/EURSV_MAIN/
EURSV_SUB	MANUAL	/var/opt/eur/server/EURSV_SUB/
.	.	.
.	.	.
EURSV_TEST	MANUAL	/var/opt/eur/server/EURSV_TEST/

<EURPMID>

EUR Server Service の識別名を示します。

<AutoFlag>

EUR Server Service を自動で起動するかどうかを示します。

AUTO：自動で起動します。

MANUAL：手動で起動します。

<DefinitionFile>

EUR Server Service の環境設定ファイルパスを示します。

(c) 起動管理定義を変更する

起動管理定義を変更するときのコマンドの形式と指定例を次に示します。

```
eurpmctrl
/m chg
/id 識別名
[/message | /nomessage]
[/mode {AUTO | MANUAL} ]
[/ini 環境設定ファイルパス]
```

/m chg

EUR Server Service の制御種別を指定します。

- chg : EUR Server Service の起動管理定義を変更します。

/id 識別名

操作対象の EUR Server Service の識別名を 1~16 バイトの範囲で指定します。半角英数字および「_」（アンダースコア）を使用できます。

[/message | /nomessage]

標準エラー出力にメッセージを出力するかどうかを指定します。

- /message : メッセージを出力します。
- /nomessage : メッセージを出力しません。

指定を省略した場合は、/message が仮定されます。/nomessage を指定した場合も、コマンドの終了コードは出力されます。

[/mode {AUTO | MANUAL}]

EUR Server Service を自動で起動するかどうかを指定します。

- AUTO : 自動で起動します。
- MANUAL : 手動で起動します。

指定を省略した場合は、自動起動の定義は変更されません。

[/ini 環境設定ファイルパス]

EUR Server Service が使用する環境設定ファイルのパスを指定します。指定を省略した場合は、環境設定ファイルのパスの定義は変更されません。

環境設定ファイルパスには、EUR Server Service の環境設定ファイルの格納先のディレクトリパス、またはファイルパスを指定できます。ディレクトリパスを指定する場合は EUR Server Service の環境設定ファイルのデフォルトのファイル名 (EURPM.ini) が仮定されます。ファイルパスを指定する場合は任意のファイル名を指定できます。

■指定例

識別名が「EURSV_SUB」の EUR Server Service が自動で起動するように、起動管理定義を変更します。

```
eurpmctrl /m chg /id EURSV_SUB /message /mode AUTO
```

(d) 起動管理定義を削除する

起動管理定義を削除するときのコマンドの形式と指定例を次に示します。

```
eurpmctrl
/m del
  [/message | /nomessage]
  [/kind ALL | /id 識別名]
```

/m del

EUR Server Service の制御種別を指定します。

- del : EUR Server Service の起動管理定義を削除します。

[/message | /nomessage]

標準エラー出力にメッセージを出力するかどうかを指定します。

- /message : メッセージを出力します。
- /nomessage : メッセージを出力しません。

指定を省略した場合は、/message が仮定されます。/nomessage を指定した場合も、コマンドの終了コードは出力されます。

[/kind ALL]

操作対象の EUR Server Service を指定します。このオプションは/id オプションと同時に指定できません。

- ALL : 起動管理定義に登録されているすべての EUR Server Service を操作対象とします。

[/id 識別名]

操作対象の EUR Server Service の識別名を 1~16 バイトの範囲で指定します。半角英数字および「_」（アンダースコア）を使用できます。このオプションは/kind オプションと同時に指定できません。

■指定例

識別名が「EURSV_TEMP」の起動管理定義を削除します。

```
eurpmctrl /m del /message /id EURSV_TEMP
```

(e) EUR Server Service を起動する

```
eurpmctrl
/m start
  [/message | /nomessage]
  [/kind {ALL | AUTOONLY} | /id 識別名]
```

/m start

EUR Server Service の制御種別を指定します。

- start : EUR Server Service を起動します。

[/message | /nomessage]

標準エラー出力にメッセージを出力するかどうかを指定します。

- /message：メッセージを出力します。
- /nomessage：メッセージを出力しません。

指定を省略した場合は、/message が仮定されます。/nomessage を指定した場合も、コマンドの終了コードは出力されます。

[/kind {ALL | AUTOONLY}]

操作対象の EUR Server Service を指定します。このオプションは/id オプションと同時に指定できません。

- ALL：起動管理定義に登録されているすべての EUR Server Service を操作対象とします。
- AUTOONLY：起動管理定義に登録されている EUR Server Service のうち、自動起動の設定がされた EUR Server Service を操作対象とします。

[/id 識別名]

操作対象の EUR Server Service の識別名を 1~16 バイトの範囲で指定します。半角英数字および「_」（アンダースコア）を使用できます。このオプションは/kind オプションと同時に指定できません。

■指定例

起動管理定義に登録されている EUR Server Service のうち、自動起動が設定された EUR Server Service を起動します。

```
eurpmctl /m start /message /kind AUTOONLY
```

(f) EUR Server Service を停止する

```
eurpmctl  
/m stop  
[/message | /nomessage]  
[/kind {ALL | AUTOONLY} | /id 識別名]
```

/m stop

EUR Server Service の制御種別を指定します。

- stop：EUR Server Service を停止します。

[/message | /nomessage]

標準エラー出力にメッセージを出力するかどうかを指定します。

- /message：メッセージを出力します。
- /nomessage：メッセージを出力しません。

指定を省略した場合は、/message が仮定されます。/nomessage を指定した場合も、コマンドの終了コードは出力されます。

[/kind {ALL | AUTOONLY}]

操作対象の EUR Server Service を指定します。このオプションは/id オプションと同時に指定できません。

- ALL：起動管理定義に登録されているすべての EUR Server Service を操作対象とします。
- AUTOONLY：起動管理定義に登録されている EUR Server Service のうち、自動起動が設定された EUR Server Service を操作対象とします。

[/id 識別名]

操作対象の EUR Server Service の識別名を 1~16 バイトの範囲で指定します。半角英数字および「_」（アンダースコア）を使用できます。このオプションは/kind オプションと同時に指定できません。

■指定例

識別名が「EURSV_MAIN」の EUR Server Service を停止します。

```
eurpmctl /m stop /message /id EURSV_MAIN
```

(g) EUR Server Service の稼働状態を確認する

```
eurpmctl  
/m stat  
  [/message | /nomessage]  
  [/kind {ALL | AUTOONLY} | /id 識別名]
```

/m stat

EUR Server Service の制御種別を指定します。

- stat：EUR Server Service の稼働状態を確認します。

[/message | /nomessage]

標準エラー出力にメッセージを出力するかどうかを指定します。

- /message：メッセージを出力します。
- /nomessage：メッセージを出力しません。

指定を省略した場合は、/message が仮定されます。/nomessage を指定した場合も、コマンドの終了コードは出力されます。

[/kind {ALL | AUTOONLY}]

操作対象の EUR Server Service を指定します。このオプションは/id オプションと同時に指定できません。

- ALL：起動管理定義に登録されているすべての EUR Server Service を操作対象とします。
- AUTOONLY：起動管理定義に登録されている EUR Server Service のうち、自動起動が設定された EUR Server Service を操作対象とします。

[/id 識別名]

操作対象の EUR Server Service の識別名を 1~16 バイトの範囲で指定します。半角英数字および「_」（アンダースコア）を使用できます。このオプションは/kind オプションと同時に指定できません。

■指定例

起動管理定義に登録されている EUR Server Service の稼働状態を確認します。

```
eurpmctrl /m stat /message
```

■出力例

EUR Server Service の稼働状態は、標準出力 (stdout) に出力されます。出力例を次に示します。

<EURPMID>	<Status>	<PID>	
EURSV	Running	4236	…デフォルトエントリ
EURSV_MAIN	Starting		
EURSV_SUB	Stopping	4242	
.	.	.	
.	.	.	
EURSV_TEST	Stopped	.	

<EURPMID>

EUR Server Service の識別名を示します。

<Status>

EUR Server Service の稼働状態を示します。

Running：稼働

Starting：起動処理中

Stopping：停止処理中

Stopped：停止

ErrorStopped：異常停止

Unknown：不明

<PID>

プロセス ID を示します。

プロセス ID は、Status が Running (稼働) または Stopping (停止処理中) の場合に表示されます。

(h) EUR Server Service の自動起動の設定をする

```
eurpmctrl
/m auto
/mode {AUTO | MANUAL}
[/message | /nomessage]
[/kind ALL | /id 識別名]
```

/m auto

EUR Server Service の制御種別を指定します。

- auto：EUR Server Service の自動起動の設定をします。

/mode {AUTO | MANUAL}

EUR Server Service を自動で起動するかどうかを指定します。

- AUTO：自動で起動します。
- MANUAL：手動で起動します。

[/message | /nomessage]

標準エラー出力にメッセージを出力するかどうかを指定します。

- /message：メッセージを出力します。
- /nomessage：メッセージを出力しません。

指定を省略した場合は、/message が仮定されます。/nomessage を指定した場合も、コマンドの終了コードは出力されます。

[/kind ALL]

操作対象の EUR Server Service を指定します。このオプションは/id オプションと同時に指定できません。

- ALL：起動管理定義に登録されているすべての EUR Server Service を操作対象とします。

[/id 識別名]

操作対象の EUR Server Service の識別名を 1~16 バイトの範囲で指定します。半角英数字および「_」（アンダースコア）を使用できます。このオプションは/kind オプションと同時に指定できません。

■指定例

識別名が「EURSV_TEST」の EUR Server Service が自動で起動するように設定します。

```
eurpmctrl /m auto /mode AUTO /message /id EURSV_TEST
```

EUR Server Service の自動起動の設定方法については、「[7.5.3 EUR Server Service の自動起動の設定](#)」を参照してください。

(3) Server Service 制御コマンドのエラー情報

Server Service 制御コマンド（eurpmctrl コマンド）では、エラーを検知すると、メッセージオプション（/message）によって次に示す標準エラーを出力します。

表 7-5 Server Service 制御コマンド（eurpmctrl コマンド）の標準エラー出力

エラー種別	発生条件	メッセージ ID
コマンドシンタックスエラー	不明なオプションを指定したとき	KEEY001-E
	オプションに値の指定がないとき	KEEY002-E
	オプションの指定値が不正なとき	KEEY003-E
	必須オプションの指定がないとき	KEEY004-E
	同時に指定できないオプションを指定したとき	KEEY005-E

エラー種別	発生条件	メッセージ ID
コマンドシンタックスエラー	指定した識別名の起動管理定義が存在しないとき	KEEY006-E
	追加しようとした識別名の起動管理定義が存在するとき	KEEY008-E
コマンドシンタックスワーニング	起動管理定義が一つも存在しないとき	KEEY007-W
	自動起動の対象が一つも存在しないとき	KEEY009-W
	環境設定ファイルパスの追加または変更で指定したディレクトリパスまたはファイルパスが、ほかのエントリの環境設定ファイルパスと重複したとき	KEEY010-W
コマンド実行時エラー	すでに起動している識別名の EUR Server Service を起動しようとしたとき	KEEY020-E
	起動処理中または停止処理中の識別名の EUR Server Service を起動しようとしたとき	KEEY021-E
	すでに停止している識別名の EUR Server Service を停止しようとしたとき	KEEY022-E
	起動処理中または停止処理中の識別名の EUR Server Service を停止しようとしたとき	KEEY023-E
	プロセス管理ファイルの読み込みでエラーが発生したとき	KEEY024-E
	EUR Server Service の起動時にエラーが発生したとき	KEEY025-E
	EUR Server Service の停止時にエラーが発生したとき	KEEY026-E
	指定した識別名の起動管理定義の書き込みでエラーが発生したとき	KEEY027-E
	指定した識別名の起動管理定義の読み込みでエラーが発生したとき	KEEY028-E
	メモリが不足したとき	KEEY030-E
	環境設定ファイル読み込み中にエラーが発生したとき	KEEY031-S
	ログファイル処理時にエラーが発生したとき	KEEY032-S
	起動している識別名の EUR Server Service の起動管理定義を、変更または削除しようとしたとき	KEEY038-E
	登録できる件数を超えて起動管理定義を追加しようとしたとき	KEEY039-E
	Windows 環境で EUR Server Service の呼び出しでエラーが発生したとき	KEEY040-E
サービスのオープンまたは情報取得でエラーが発生したとき	KEEY041-E	
コマンド実行ワーニング	ログファイルのオープンエラーが発生したとき	KEEY035-W
コマンド実行タイムアウト	コマンド実行時にタイムアウトが発生したとき	KEEY050-E

(a) Server Service 制御コマンドの終了コード

Server Service 制御コマンド (eurpmctrl コマンド) を実行すると、終了コードが返されます。終了コード一覧を次に示します。

表 7-6 Server Service 制御コマンド (eurpmctrl コマンド) の終了コード

終了コード	意味
0	Server Service 制御コマンドが正常に終了しました。
4	Server Service 制御コマンドの実行中、警告が発生しました。
8	Server Service 制御コマンドの実行中、エラーが発生しました。

Server Service 制御コマンドを呼び出しているプログラムでは、Server Service 制御コマンドの終了コードを参照して、エラーチェックしてください。

(b) エラーメッセージのフォーマット

Server Service 制御コマンド (eurpmctrl コマンド) を実行したとき、標準エラーに出力されるメッセージのフォーマットを次に示します。

```
eurpmctrl:△KEEY0XX-E△エラーメッセージ▼
```

(凡例)

△：半角空白を示します。

▼：改行 (0x0d+0x0a) を示します。

7.5.3 EUR Server Service の自動起動の設定

EUR Server Service の自動起動の設定は、次の方法でも実施できます。

(1) Windows 環境の場合

(a) OS のサービス管理機能を使用する場合

1. スタートメニューの [コントロールパネル] - [管理ツール] - [サービス] を選択する。
デフォルトのサービス名は「EUR Server Service」です。
[サービス] ウィンドウが表示されます。
2. EUR Server Service のサービス名をダブルクリックする。
サービスのプロパティを設定するダイアログが表示されます。
3. [スタートアップの種類] に「自動」を設定する。

4. ダイアログで [OK] ボタンをクリックする。

自動起動が設定されます。

[スタートアップの種類] が「手動」または「無効」の場合は、EUR Server Service を自動で起動できません。デフォルトでは、[スタートアップの種類] に「自動」が設定された EUR Server Service が一つ登録されています。

(b) 運用管理ツールを使用する場合

1. 自動起動を設定する EUR Server Service を起動管理定義に登録する。

[EUR Server Service 起動管理] ダイアログまたは Server Service 制御コマンド (eurpmctrl コマンド) を使用して登録します。

2. Server Service 制御コマンドを運用管理ツールに登録する。

EUR Server Service を起動するための Server Service 制御コマンド (eurpmctrl コマンド) を、運用管理ツールに登録します。登録方法の詳細については、使用している運用管理ツールのマニュアルを参照してください。

登録する Server Service 制御コマンドを次に示します。

```
eurpmctrl /m start /kind AUTOONLY
```

なお、自動で EUR Server Service を停止させる場合は、次のコマンドを登録します。

```
eurpmctrl /m stop /kind AUTOONLY
```

[EUR Server Service 起動管理] ダイアログで起動管理定義を登録する方法については、[\[7.5.1 \[EUR Server Service 起動管理\] ダイアログを使用した起動管理\]](#) を参照してください。また、Server Service 制御コマンド (eurpmctrl コマンド) で起動管理定義を登録する方法については、[\[7.5.2 Server Service 制御コマンドを使用した起動管理\]](#) を参照してください。

(2) UNIX/Linux 環境の場合

Server Service 制御コマンド (eurpmctrl コマンド) と OS の起動管理機能とを組み合わせると、EUR Server Service の起動と停止を自動で実施できます。手順を次に示します。

1. 自動起動を設定する EUR Server Service を起動管理定義に登録する。

Server Service 制御コマンド (eurpmctrl コマンド) を使用して登録します。

2. Server Service 制御コマンドを OS の起動管理機能を使用して登録する。

EUR Server Service を起動するための Server Service 制御コマンド (eurpmctrl コマンド) を、OS の起動管理機能を使用して登録します。登録方法の詳細については、OS のマニュアルを参照してください。

登録する Server Service 制御コマンドを次に示します。

```
eurpmctrl -m start -kind AUTOONLY
```

なお、自動で EUR Server Service を停止させる場合は、次のコマンドを登録します。

```
eurpmctrl -m stop -kind AUTOONLY
```

Server Service 制御コマンド（eurpmctrl コマンド）を使用した起動管理設定の方法については、「[7.5.2 Server Service 制御コマンドを使用した起動管理](#)」を参照してください。

7.6 EUR Server - Spool Service の起動管理設定

• Windows 環境の場合

帳票サーバが Windows 環境の場合、EUR Server - Spool Service の起動管理設定は、OS のサービス管理機能を使用して管理します。手順を次に示します。

1. スタートメニューの [コントロールパネル] - [管理ツール] - [サービス] を選択する。
[サービス] ウィンドウが表示されます。
2. EUR Server - Spool Service のサービス名をダブルクリックする。
デフォルトのサービス名は「EUR Spool Service」です。
サービスのプロパティを設定するダイアログが表示されます。
3. [スタートアップの種類] に「自動」を設定する。
4. ダイアログで [OK] ボタンをクリックする。
自動起動が設定されます。

[スタートアップの種類] が「手動」または「無効」の場合は、EUR Server - Spool Service を自動で起動できません。デフォルトでは、[スタートアップの種類] に「自動」が設定された EUR Server - Spool Service が一つ登録されています。

• UNIX/Linux 環境の場合

帳票サーバが UNIX/Linux 環境の場合、EUR Server - Spool Service の起動管理設定は、Spool Service 制御コマンド (eurpmlsctrl コマンド) を使用して実施します。

Spool Service 制御コマンドと OS の起動管理機能とを組み合わせると、EUR Server - Spool Service の起動と停止を自動で実施できます。手順を次に示します。

1. EUR Server - Spool Service の自動起動を設定するコマンドを、OS の起動管理機能を使用して登録する。
コマンドの登録方法の詳細については、OS のマニュアルを参照してください。
EUR Server - Spool Service の自動起動を設定するコマンドを次に示します。

```
eurpmlsctrl -m start
```


なお、自動で EUR Server - Spool Service を停止させる場合は、次のコマンドを登録します。

```
eurpmlsctrl -m stop
```

Spool Service 制御コマンド (eurpmlsctrl コマンド) を使用した起動管理設定の方法については、[\[7.6.1 Spool Service 制御コマンドを使用した起動管理\]](#) を参照してください。

7.6.1 Spool Service 制御コマンドを使用した起動管理

Spool Service 制御コマンド (eurpmlsctrl コマンド) のファイル名と格納先を次に示します。

eurpmlsctrl

/opt/eur/spool/bin ディレクトリにあります。

なお、Spool Service 制御コマンドは、管理者権限を持つユーザが実行してください。

(1) Spool Service 制御コマンドのオプション

Spool Service 制御コマンド (eurpmlsctrl コマンド) が提供するオプションの一覧を次の表に示します。

表 7-7 Spool Service 制御コマンド (eurpmlsctrl コマンド) のオプション一覧

オプション	指定値	内容
-m	start	EUR Server - Spool Service を起動します。
	stop	EUR Server - Spool Service を停止します。
	stat	EUR Server - Spool Service の稼働状態を確認します。
	chg	EUR Server - Spool Service の起動管理定義を変更します。
	disp	EUR Server - Spool Service の起動管理定義の登録内容を出力します。
-message -nomessage	-	標準エラー出力にメッセージを出力するかどうかを指定します。
-ini	環境設定ファイルパス	操作対象となる EUR Server - Spool Service が使用する環境設定ファイルのパスを指定します。 環境設定ファイルパスには、EUR Server - Spool Service の環境設定ファイルの格納先のディレクトリパス、またはファイルパスを指定できます。ディレクトリパスを指定する場合は EUR Server - Spool Service の環境設定ファイルのデフォルトのファイル名 (EURPMLS.ini) が仮定されます。ファイルパスを指定する場合は任意のファイル名を指定できます。

■注意

- オプションおよびオプションの指定値は、大文字と小文字を区別します。例えば、-m オプションを「-M」と指定したり、-m オプションの指定値を「-m STOP」と指定したりすると、エラーになります。
- 一つのコマンド構文に、同じオプションが複数指定されている場合は、コマンド構文の後方に指定されたオプションが有効となります。
- 無効なオプションが指定されている場合は、そのオプションを無視して処理を実行します。
- ファイルパスを指定するときの規則、および注意については、マニュアル「EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編」を参照してください。また、パスに日本語を使用する場合の注意については、「付録 B.2 EUR Server Service, および EUR Server - Spool Service を使用する場合の注意」を参照してください。

(2) 形式と指定例

EUR Server - Spool Service の起動管理をするときのコマンドの形式と指定例について説明します。

(a) 起動管理定義の登録内容を確認する

起動管理定義の登録内容を確認するときのコマンドの形式と指定例を次に示します。

```
eurpmsctrl  
/m disp  
[/message | /nomessage]
```

/m disp

EUR Server - Spool Service の制御種別を指定します。

- disp : EUR Server - Spool Service の起動管理定義の登録内容を確認します。

[/message | /nomessage]

標準エラー出力にメッセージを出力するかどうかを指定します。

- /message : メッセージを出力します。
- /nomessage : メッセージを出力しません。

指定を省略した場合は、/message が仮定されます。/nomessage を指定した場合も、コマンドの終了コードは出力されます。

■指定例

起動管理定義に登録されている EUR Server - Spool Service の登録内容を確認します。

```
eurpmsctrl /m disp /message
```

■出力例

EUR Server - Spool Service の起動管理定義の登録内容は、標準出力 (stdout) に出力されます。出力例を次に示します。

```
+-----+-----+-----+  
|<EURPMRSID> |<AutoFlag> |<DefinitionFile>  
+-----+-----+-----+  
|EURPMRS     |MANUAL     |/var/opt/eur/spool/  …デフォルト  
+-----+-----+-----+
```

<EURPMRSID>

EUR Server - Spool Service の識別名 (EURPMRS) を示します。

<AutoFlag>

EUR Server - Spool Service を手動 (MANUAL) で起動することを示します。

<DefinitionFile>

EUR Server - Spool Service の環境設定ファイルパスを示します。

(b) 起動管理定義を変更する

起動管理定義を変更するときのコマンドの形式と指定例を次に示します。


```
eurpmlsctrl
/m chg
[/message | /nomessage]
[/ini 環境設定ファイルパス]
```

/m chg

EUR Server - Spool Service の制御種別を指定します。

- chg : EUR Server - Spool Service の起動管理定義を変更します。

[/message | /nomessage]

標準エラー出力にメッセージを出力するかどうかを指定します。

- /message : メッセージを出力します。
- /nomessage : メッセージを出力しません。

指定を省略した場合は、/message が仮定されます。/nomessage を指定した場合も、コマンドの終了コードは出力されます。

[/ini 環境設定ファイルパス]

EUR Server - Spool Service が使用する環境設定ファイルのパスを指定します。指定を省略した場合は、環境設定ファイルのパスの定義は変更されません。

環境設定ファイルパスには、EUR Server - Spool Service の環境設定ファイルの格納先のディレクトリパス、またはファイルパスを指定できます。ディレクトリパスを指定する場合は EUR Server - Spool Service の環境設定ファイルのデフォルトのファイル名 (EURPMLS.ini) が仮定されます。ファイルパスを指定する場合は任意のファイル名を指定できます。

■指定例

EUR Server - Spool Service の環境設定ファイルパスを変更します。

```
eurpmlsctrl /m chg /message /ini "/var/opt/eur/spool/EURPMRS_MAIN/"
```

(c) EUR Server - Spool Service を起動する

```
eurpmlsctrl
-m start
[-message | -nomessage]
```

-m start

EUR Server - Spool Service の制御種別を指定します。

- start : EUR Server - Spool Service を起動します。

[-message | -nomessage]

標準エラー出力にメッセージを出力するかどうかを指定します。

- -message : メッセージを出力します。
- -nomessage : メッセージを出力しません。

指定を省略した場合は、`-message` が仮定されます。`-nomessage` を指定した場合も、コマンドの終了コードは出力されます。

■指定例

EUR Server - Spool Service を起動します。

```
eurpmlsctrl -m start -message
```

(d) EUR Server - Spool Service を停止する

```
eurpmlsctrl  
-m stop  
[-message | -nomessage]
```

-m stop

EUR Server - Spool Service の制御種別を指定します。

- stop : EUR Server - Spool Service を停止します。

[-message | -nomessage]

標準エラー出力にメッセージを出力するかどうかを指定します。

- -message : メッセージを出力します。
- -nomessage : メッセージを出力しません。

指定を省略した場合は、`-message` が仮定されます。`-nomessage` を指定した場合も、コマンドの終了コードは出力されます。

■指定例

EUR Server - Spool Service を停止します。

```
eurpmlsctrl -m stop -message
```

(e) EUR Server - Spool Service の稼働状態を確認する

```
eurpmlsctrl  
-m stat  
[-message | -nomessage]
```

-m stat

EUR Server - Spool Service の制御種別を指定します。

- stat : EUR Server - Spool Service の稼働状態を確認します。

[-message | -nomessage]

標準エラー出力にメッセージを出力するかどうかを指定します。

- -message : メッセージを出力します。
- -nomessage : メッセージを出力しません。

指定を省略した場合は、-message が仮定されます。-nomessage を指定した場合も、コマンドの終了コードは出力されます。

■指定例

EUR Server - Spool Service の稼働状態を確認します。

```
eurpmlsctrl -m stat -message
```

■出力例

EUR Server - Spool Service の稼働状態は、標準出力 (stdout) に出力されます。出力例を次に示します。

```
+-----+-----+-----+
|<EURPMRSID> |<Status> |<PID> |
+-----+-----+-----+
|EURPMRS     |Running  |4237   |
+-----+-----+-----+
```

<EURPMRSID>

固定値「EURPMRS」を示します。

<Status>

EUR Server - Spool Service の稼働状態を示します。

Running：稼働

Starting：起動処理中

Stopping：停止処理中

Stopped：停止

ErrorStopped：異常停止

Unknown：不明

<PID>

プロセス ID を示します。

プロセス ID は、Status が Running (稼働) または Stopping (停止処理中) の場合に表示されます。

(3) Spool Service 制御コマンドのエラー情報

Spool Service 制御コマンド (eurpmlsctrl コマンド) では、エラーを検知すると、メッセージオプション (-message) によって次に示す標準エラーを出力します。

表 7-8 Spool Service 制御コマンド (eurpmlsctrl コマンド) の標準エラー出力

エラー種別	発生条件	メッセージ ID
コマンドシンタックスエラー	不明なオプションを指定したとき	KEEY001-E
	オプションに値の指定がないとき	KEEY002-E
	オプションの指定値が不正なとき	KEEY003-E

エラー種別	発生条件	メッセージ ID
コマンドシンタックスエラー	必須オプションの指定がないとき	KEEY004-E
コマンド実行時エラー	すでに起動している EUR Server - Spool Service を起動しようとしたとき	KEEY020-E
	起動処理中または停止処理中の EUR Server - Spool Service を起動しようとしたとき	KEEY021-E
	すでに停止している EUR Server - Spool Service を停止しようとしたとき	KEEY022-E
	起動処理中または停止処理中の EUR Server - Spool Service を停止しようとしたとき	KEEY023-E
	プロセス管理ファイルの読み込みでエラーが発生したとき	KEEY024-E
	起動管理定義の書き込みでエラーが発生したとき	KEEY027-E
	起動管理定義の読み込みでエラーが発生したとき	KEEY028-E
	メモリが不足したとき	KEEY030-E
	環境設定ファイル読み込み中にエラーが発生したとき	KEEY031-S
	ログファイル処理時にエラーが発生したとき	KEEY032-S
	EUR Server - Spool Service の起動時にエラーが発生したとき	KEEY053-E
	EUR Server - Spool Service の停止時にエラーが発生したとき	KEEY054-E
EUR Server - Spool Service の呼び出しでエラーが発生したとき	KEEY055-E	
コマンド実行ワーニング	ログファイルのオープンエラーが発生したとき	KEEY035-W
コマンド実行タイムアウト	コマンド実行時にタイムアウトが発生したとき	KEEY050-E

(a) Spool Service 制御コマンドの終了コード

Spool Service 制御コマンド (eurpmlsctrl コマンド) を実行すると、終了コードが返されます。終了コード一覧を次に示します。

表 7-9 Spool Service 制御コマンド (eurpmlsctrl コマンド) の終了コード

終了コード	意味
0	Spool Service 制御コマンドが正常に終了しました。
4	Spool Service 制御コマンドの実行中、警告が発生しました。
8	Spool Service 制御コマンドの実行中、エラーが発生しました。

Spool Service 制御コマンド (eurpmlsctrl コマンド) を呼び出しているプログラムでは、Spool Service 制御コマンドの終了コードを参照して、エラーチェックしてください。

(b) エラーメッセージのフォーマット

Spool Service 制御コマンド (eurpmlsctrl コマンド) を実行したとき、標準エラーに出力されるメッセージのフォーマットを次に示します。

```
eurpmlsctrl:△KEEY0XX-E△エラーメッセージ▼
```

(凡例)

- △：半角空白を示します。
- ▼：改行 (0x0d+0x0a) を示します。

7.7 ファイル監視サービスの起動管理設定

ファイル監視サービスでは、Windows 環境の OS の起動管理機能を使用してファイル監視サービスプログラム (eurfm.exe) の起動や停止を管理します。ファイル監視サービスのサービス名は「EUR File Monitor Service」です。

ファイル監視サービスを自動起動の設定方法については、「[7.7.1 ファイル監視サービスの自動起動の設定](#)」を参照してください。

なお、ファイル監視サービスを事前定義型で運用する場合、着信監視するマッピングデータファイルに対応する起動パラメタファイルの情報は、監視定義ファイル (monitordef.conf) で管理します。監視定義ファイルは、メモ帳などのテキストエディタで作成します。

7.7.1 ファイル監視サービスの自動起動の設定

ファイル監視サービスの自動起動の設定は、Windows 環境の OS の起動管理機能を使用します。

1. スタートメニューの [コントロールパネル] - [管理ツール] - [サービス] を選択する。

サービス名は「EUR File Monitor Service」です。

[サービス] ウィンドウが表示されます。

2. ファイル監視サービスのサービス名をダブルクリックする。

サービスのプロパティを設定するダイアログが表示されます。

3. [スタートアップの種類] に「自動」を設定する。

4. ダイアログで [OK] ボタンを設定する。

自動起動が設定されます。

[スタートアップの種類] が「手動」または「無効」の場合は、ファイル監視サービスを自動起動できません。デフォルトでは、[スタートアップの種類] に「手動」が設定されたファイル監視サービスが一つ登録されています。

7.8 帳票管理 GUI サービスの設定

ここでは、帳票サーバに帳票管理 GUI サービスを配置する場合の設定方法について説明します。帳票サーバに帳票管理 GUI サービスを配置する場合、JDK5.0 以上を提供する Web/AP サーバの環境が必要です。

なお、帳票管理 GUI はイントラネット内でご使用ください。

7.8.1 JDK のインストール

帳票管理 GUI サービスの前提プログラムである JDK5.0 がインストールされていない場合、JDK5.0 をインストールします。インストール方法については、Web/AP サーバのマニュアルを参照してください。

7.8.2 Web/AP サーバのインストール

JDK5.0 が動作する Web/AP サーバをインストールします。EUR Application Service も使用できます。

7.8.3 EUR Web Plug-In のダウンロードパッケージの配置

帳票管理 GUI の初回接続時に、クライアント PC に EUR Web Plug-In をインストールさせる場合は、帳票管理 GUI の環境設定ファイル (EURPMRSGUI.ini) の OPTION セクションで指定したパスに、EUR Web Plug-In のダウンロードパッケージを配置します。

EUR Web Plug-In のダウンロードパッケージは、帳票サーバの次に示すディレクトリに格納されています。インストール方法に応じて、必要なファイルを配置してください。

- マシン単位でインストールする場合
 - Windows 環境
EUR Server のインストール先ディレクトリ¥Component¥Client
 - UNIX/Linux 環境
/opt/eur/component/client
- ユーザ単位でインストールする場合
 - Windows 環境
EUR Server のインストール先ディレクトリ¥Component¥Client¥User
 - UNIX/Linux 環境
/opt/eur/component/client/user

7.8.4 サービスプログラムのインストール

帳票管理 GUI のサービスプログラム (eurpmrsgui.ear) を Web/AP サーバにデプロイします。war 形式のファイルを使用したい場合は、eurpmrsgui.ear から war 形式のファイルを取り出してください。

なお、帳票管理 GUI のサービスプログラム (eurpmrsgui.ear) は、次のディレクトリに格納されています。

- Windows 環境の場合
EUR Server のインストール先ディレクトリ¥Component¥SpoolServer
- UNIX/Linux 環境の場合
/opt/eur/component/spool

7.8.5 起動部品の実環境設定

EUR Server - Adapter と EUR Server - Spool Service Adapter の環境設定をします。

次に示すファイルのフルパスをクラスパスに設定してください。

- EUR Server - Adapter の設定
 - Windows 環境 (32 ビット) の場合
EUR Server のインストール先ディレクトリ¥Adapter¥Java¥EURPMAAdapter.jar
 - Windows 環境 (64 ビット) の場合
EUR Server のインストール先ディレクトリ¥Adapter¥Java(x64)¥EURPMAAdapter.jar
 - UNIX/Linux 環境の場合
/opt/eur/adapter/java/EURPMAAdapter.jar
- EUR Server - Spool Service Adapter の設定
 - Windows 環境 (32 ビット) の場合
EUR Server のインストール先ディレクトリ¥Spool Adapter¥Java¥EURPMLSAdapter.jar
 - Windows 環境 (64 ビット) の場合
EUR Server のインストール先ディレクトリ¥Spool Adapter¥Java(x64)¥EURPMLSAdapter.jar
 - UNIX/Linux 環境の場合
/opt/eur/spool-adp/java/EURPMLSAdapter.jar

また、次に示すディレクトリに、ライブラリのパスを通してください。

- EUR Server - Adapter の設定
 - Windows 環境 (32 ビット) の場合
EUR Server のインストール先ディレクトリ¥Adapter¥Java
 - Windows 環境 (64 ビット) の場合

EUR Server のインストール先ディレクトリ¥Adapter¥Java(x64)

- UNIX/Linux 環境 (32 ビット) の場合
/opt/eur/adapter/lib
- UNIX/Linux 環境 (64 ビット) の場合
/opt/eur/adapter/lib64
- EUR Server - Spool Service Adapter の設定
 - Windows 環境 (32 ビット) の場合
EUR Server のインストール先ディレクトリ¥Spool Adapter¥Java
 - Windows 環境 (64 ビット) の場合
EUR Server のインストール先ディレクトリ¥Spool Adapter¥Java(x64)
 - UNIX/Linux 環境 (32 ビット) の場合
/opt/eur/spool-adp/lib
 - UNIX/Linux 環境 (64 ビット) の場合
/opt/eur/spool-adp/lib64

クラスパスの設定, およびライブラリのパスの設定については, JDK のマニュアルを参照してください。

7.8.6 サービスの登録・起動

Web/AP サーバに帳票管理 GUI サービスを登録, 起動します。

サービスの登録方法および起動方法については, Web/AP サーバのマニュアルを参照してください。

7.9 配送サービスの設定

ここでは、帳票サーバに配送サービスを配置する場合の設定方法について説明します。

7.9.1 JDK のインストール

配送サービスの前提プログラムである、JDK5.0 をインストールします。インストール方法については、JDK のマニュアルを参照してください。

7.9.2 Web/AP サーバのインストール

JDK5.0 が動作する Web/AP サーバをインストールします。EUR Application Service も使用できます。

7.9.3 サービスプログラムのインストール

配送サービスのサービスプログラム (eurssdeli.ear) を Web/AP サーバにデプロイします。war 形式のファイルを使用したい場合は、eurssdeli.ear から war 形式のファイルを取り出してください。

なお、配送サービスのサービスプログラム (eurssdeli.ear) は、次のディレクトリに格納されています。

- Windows 環境の場合
EUR Server のインストール先ディレクトリ¥Component¥SpoolServer
- UNIX/Linux 環境の場合
/opt/eur/component/spool

7.9.4 起動部品の実環境設定

EUR Server - Spool Service Adapter の環境設定をします。

次に示すファイルのフルパスをクラスパスに設定してください。

- EUR Server - Spool Service Adapter の設定
 - Windows 環境 (32 ビット) の場合
EUR Server のインストール先ディレクトリ¥Spool Adapter¥Java¥EURPMLSAdapter.jar
 - Windows 環境 (64 ビット) の場合
EUR Server のインストール先ディレクトリ¥Spool Adapter¥Java(x64)¥EURPMLSAdapter.jar
 - UNIX/Linux 環境の場合

/opt/eur/spool-adp/java/EURPMLSAdapter.jar

また、次に示すディレクトリに、ライブラリのパスを通してください。

- **EUR Server - Spool Service Adapter の設定**

- Windows 環境 (32 ビット) の場合
EUR Server のインストール先ディレクトリ¥Spool Adapter¥Java
- Windows 環境 (64 ビット) の場合
EUR Server のインストール先ディレクトリ¥Spool Adapter¥Java(x64)
- UNIX/Linux 環境 (32 ビット) の場合
/opt/eur/spool-adp/lib
- UNIX/Linux 環境 (64 ビット) の場合
/opt/eur/spool-adp/lib64

クラスパスの設定、およびライブラリのパスの設定については、JDK のマニュアルを参照してください。

7.9.5 サービスの登録・起動

Web/AP サーバに配送サービスを登録、起動します。

サービスの登録方法および起動方法については、Web/AP サーバのマニュアルを参照してください。

7.10 業務プログラムの配置と登録

ここでは、業務プログラムから EUR Server を利用するための配置方法と登録方法を説明します。なお、EUR Web Plug-In 情報ファイルは、EUR Web Plug-In を使用する場合に必要です。

7.10.1 起動部品の設定

EUR が提供する起動部品を使用する場合、次に示す設定をします。

(1) Java 起動部品を使用する場合

次に示すファイルのフルパスをクラスパスに設定してください。

- Windows 環境 (32 ビット) の場合
EUR Server のインストール先ディレクトリ¥Adapter¥Java¥EURPMAadapter.jar
- Windows 環境 (64 ビット) の場合
EUR Server のインストール先ディレクトリ¥Adapter¥Java(x64)¥EURPMAadapter.jar
- UNIX/Linux 環境の場合
/opt/eur/adapter/java/EURPMAadapter.jar

また、次に示すディレクトリに、ライブラリのパスを通してください。

- Windows 環境 (32 ビット) の場合
EUR Server のインストール先ディレクトリ¥Adapter¥Java
- Windows 環境 (64 ビット) の場合
EUR Server のインストール先ディレクトリ¥Adapter¥Java(x64)
- UNIX/Linux 環境 (32 ビット) の場合
/opt/eur/adapter/lib
- UNIX/Linux 環境 (64 ビット) の場合
/opt/eur/adapter/lib64

クラスパスの設定、およびライブラリのパスの設定については、JDK のマニュアルを参照してください。

(2) SS-Java 起動部品を使用する場合

次に示すファイルのフルパスをクラスパスに設定してください。

- Windows 環境 (32 ビット) の場合
EUR Server のインストール先ディレクトリ¥Spool Adapter¥Java¥EURPMLSAdapter.jar
- Windows 環境 (64 ビット) の場合

EUR Server のインストール先ディレクトリ¥Spool Adapter¥Java(x64)¥EURPMLAdapter.jar

- UNIX/Linux 環境の場合

/opt/eur/spool-adp/java/EURPMLAdapter.jar

また、次に示すディレクトリに、ライブラリのパスを通してください。

- Windows 環境 (32 ビット) の場合

EUR Server のインストール先ディレクトリ¥Spool Adapter¥Java

- Windows 環境 (64 ビット) の場合

EUR Server のインストール先ディレクトリ¥Spool Adapter¥Java(x64)

- UNIX/Linux 環境 (32 ビット) の場合

/opt/eur/spool-adp/lib

- UNIX/Linux 環境 (64 ビット) の場合

/opt/eur/spool-adp/lib64

クラスパスの設定、およびライブラリのパスの設定については、JDK のマニュアルを参照してください。

(3) COBOL 起動部品を使用する場合

次に示すディレクトリにパスを通してください。

- Windows 環境 (32 ビット) の場合

EUR Server のインストール先ディレクトリ¥Adapter¥COBOL

- Windows 環境 (64 ビット) の場合

EUR Server のインストール先ディレクトリ¥Adapter¥COBOL(x64)

- UNIX/Linux 環境の場合

/opt/eur/adapter/lib

7.10.2 EUR Web Plug-In 情報ファイルの配置

EUR Web Plug-In 情報ファイルとは、EUR Web Plug-In 情報を管理するファイルです。ActiveX 起動部品または Java 起動部品で、EUR Web Plug-In のクラス ID およびバージョン情報を取得する場合、次のディレクトリに EUR Web Plug-In 情報ファイルを配置します。

- Windows 環境

EUR Server のインストール先ディレクトリ¥Adapter

- UNIX/Linux 環境

/var/opt/eur/adapter

配置した EUR Web Plug-In 情報ファイル，およびファイルの格納先には，EUR Server - Adapter を利用するユーザーが読み書きできるようにアクセス権を設定してください。

なお，EUR Web Plug-In 情報ファイルは，EUR Developer，EUR Server Standard，または EUR Server Enterprise をインストールするとインストールされます。

EUR Web Plug-In 情報ファイルのファイル名と格納先を次に示します。

ファイル名

EURPMPrintAX.inf

印刷用の EUR Web Plug-In の EUR Web Plug-In 情報を管理するファイルです。

EURPMPreViewAX.inf

プレビュー用の EUR Web Plug-In の EUR Web Plug-In 情報を管理するファイルです。

格納先

EUR Web Plug-In をマシン単位でインストールする場合

- Windows 環境
インストール先ディレクトリ¥Component¥Client
- UNIX/Linux 環境
/opt/eur/component/client

EUR Web Plug-In をユーザ単位でインストールする場合

- Windows 環境
インストール先ディレクトリ¥Component¥Client¥User
- UNIX/Linux 環境
/opt/eur/component/client/user

7.11 監査証跡管理システムとの連携

EUR では、スプールデータを操作したときの情報を監査ログとして出力できます。

監査ログの運用方法には、次の二つの方法があります。

- **監査証跡管理システムと連携する**

JP1/Audit Management - Manager を導入して構築する監査証跡管理システムと連携することで、監査ログを自動的に収集して一元管理する運用方法です。

EUR Server - Spool Service の稼働中に監査ログファイルを取得して参照できます。

- **監査ログを業務プログラムで管理する**

監査ログの管理や運用に独自の規定があるなど、監査証跡管理システムを適用できない場合に、監査ログを業務プログラムで収集して管理する運用方法です。

監査を実施するときは、監査ログの切り替えを実行して EUR Server - Spool Service が出力中の監査ログファイルをバックアップし、バックアップファイルを監査用に参照します。

ここでは、監査証跡管理システムと連携して運用する場合の帳票サーバの構築方法について説明します。監査証跡管理システムは、監査ログ管理サーバと監査ログ収集対象サーバで構成されます。

7.11.1 監査ログ管理サーバの構築

監査ログの収集対象のサーバから監査ログを収集して管理するサーバを監査ログ管理サーバと呼びます。

監査ログ管理サーバのプログラムのインストールとセットアップの手順については、マニュアル「JP1/Audit Management - Manager 構築・運用ガイド」を参照してください。

7.11.2 監査ログ収集対象サーバの構築

監査ログの収集対象のサーバを監査ログ収集対象サーバと呼びます。

EUR Server のスプールサーバを帳票サーバと別のマシンに構築しない場合は、帳票サーバのマシンに監査ログ収集対象サーバのインストールとセットアップを実施します。また、EUR Server のスプールサーバを帳票サーバと別のマシンに構築する場合は、スプールサーバのマシンに監査ログ収集対象サーバのインストールとセットアップを実施します。

監査ログ収集対象サーバのプログラムのインストールとセットアップの手順について説明します。

(1) JP1/Base のインストールとセットアップ

JP1/Base のインストールとセットアップを実施します。

JP1/Base のインストールとセットアップの手順については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

(2) JP1/Audit Management - Manager のアダプタコマンドのインストールとセットアップ

JP1/Audit Management - Manager のアダプタコマンドのインストールとセットアップを実施します。

JP1/Audit Management - Manager のアダプタコマンドのインストールとセットアップの手順については、マニュアル「JP1/Audit Management - Manager 構築・運用ガイド」を参照してください。

(3) EUR Server のアップグレード

EUR をアップグレードする場合は、「11. EUR をアップグレードする」を参照してください。

(4) EUR Server の環境設定

EUR Server の環境設定の手順を説明します。

(a) サービスの停止

EUR Server - Spool Service を停止します。EUR Service - Spool Server を停止する方法については、「7.6 EUR Server - Spool Service の起動管理設定」を参照してください。

(b) 監査ログ出力の設定

EUR Server - Spool Service の環境設定ファイル (EURPMLS.ini) を編集して、AUDIT セクションの SPOOLAUDITLOG キーで、監査ログを出力するように設定します。

AUDIT セクションの SPOOLAUDITLOG キーを次のとおり設定してください。

```
[AUDIT]
SPOOLAUDITLOG=1
```

SPOOLAUDITLOG キーの詳細については、マニュアル「EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編」を参照してください。

(c) 監査ログ出力のモード設定

EUR Server - Spool Service の環境設定ファイル (EURPMLS.ini) を編集して、AUDIT セクションの SPOOLAUDITLOG キーで、監査ログ出力モードを監査証跡管理システム連携モードに設定します。

AUDIT セクションの SPOOLLOGMODE キーを次のとおり設定してください。

```
[AUDIT]
SPOOLLOGMODE=0
```

SPOOLLOGMODE キーの詳細については、マニュアル「EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編」を参照してください。

(d) 監査ログの出力先の設定

EUR Server - Spool Service の環境設定ファイル (EURPMLS.ini) を編集して、AUDIT セクションの SPOOLLOG キーで、監査ログファイル (eur_spool_audit.log) の出力先を設定します。

SPOOLLOG キーの詳細については、マニュアル「EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編」を参照してください。

(e) スプールデータを操作するユーザの設定

スプールデータを操作するユーザの認証方式に「ユーザ管理ファイルによる認証」を使用する場合、スプールデータを操作するデフォルトユーザが、すべてのスプールデータにアクセスできないように設定する運用を推奨します。

スプールデータを操作するユーザの認証方式は、EUR Server - Spool Server の環境設定ファイル (EURPMLS.ini) の OPTION セクションの AUTHENTICATION キーで設定します。

AUTHENTICATION キーの詳細については、マニュアル「EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編」を参照してください。

スプールデータを操作するデフォルトユーザが、すべてのスプールデータにアクセスできないように設定する場合は、デフォルトユーザを次のとおり設定してください。

[EUR Spool Service 構成定義] ダイアログを使用する場合

- アクセス制限方式
「全部」を設定します。
- ユーザ名が一致する帳票の扱い
「アクセス制限方式に従う」を設定します。

ユーザ管理ファイルを編集する場合

- アクセス制限方式
Default セクションの GroupFilter キーに「ALL」を設定します。
- ユーザ名が一致する帳票の扱い
Default セクションの GroupFilterKeyOwner キーに「DISENABLE」を設定します。

スプールデータを操作するユーザの定義については、マニュアル「EUR システム構築ガイド」を参照してください。ユーザ管理ファイルについては、マニュアル「EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編」を参照してください。

(f) 監査ログのファイルサイズ上限の設定

EUR Server - Spool Service の環境設定ファイル (EURPMLS.ini) を編集して、AUDIT セクションの SPOOLLOGSIZE キーで、監査ログファイル (eur_spool_audit.log) のファイルサイズの上限 (単位: KB) を設定します。デフォルトは 3,000KB です。

ファイルサイズの上限を 100MB にする場合の設定例を次に示します。

```
[AUDIT]
SPOOLLOGSIZE=102400
```

この例の場合、監査ログファイルが 100MB を超えるときに、世代管理が発生し、バックアップファイルが作成されます。

SPOOLLOGSIZE キーの詳細については、マニュアル「EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編」を参照してください。

(g) 監査ログのバックアップファイル作成時刻の設定

EUR Server - Spool Service の環境設定ファイル (EURPMLS.ini) を編集して、AUDIT セクションの SPOOLLOGDATE キーで、監査ログファイル (eur_spool_audit.log) の作成時刻 (ローカルタイム) を設定します。

監査ログファイルのバックアップファイル作成時刻を設定した場合、監査ログファイルのバックアップファイルは、バックアップ作成時刻を経過したあと、EUR Server - Spool Service がスプールデータの操作を実行したタイミングで作成されます (バックアップ作成時刻を経過しただけではバックアップファイルは作成されません)。

SPOOLLOGDATE キーの詳細については、マニュアル「EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編」を参照してください。

(h) 監査ログのバックアップファイル保持数の設定

EUR Server - Spool Service の環境設定ファイル (EURPMLS.ini) を編集して、AUDIT セクションの SPOOLLOGNUM キーで、監査ログファイル (eur_spool_audit.log) のバックアップファイルの保持数を設定します。デフォルトは 10 です。

バックアップファイルの保持数を 5 にする場合の設定例を次に示します。

```
[AUDIT]
SPOOLLOGNUM=5
```

この例の場合、監査ログファイルのバックアップファイルは最大 5 個まで保持されます。6 番目以降の世代のバックアップファイルを作成するときは、世代管理が発生するごとに、世代番号が最も大きいバックアップファイルが削除されます。

SPOOLLOGNUM キーの詳細については、マニュアル「EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編」を参照してください。

(i) サービスの起動

EUR Server - Spool Service を起動します。EUR Service - Spool Server を起動する方法については、「7.6 EUR Server - Spool Service の起動管理設定」を参照してください。

8


スプールサーバを帳票サーバとは別に構築する

この章では、スプールサーバを帳票サーバとは別に構築する場合の構築方法について説明します。




8.1 構築の流れ

帳票サーバとは別にプールサーバを構築する場合の構築の流れを次の図に示します。構築する帳票システムのシステム構成に応じて、必要な作業を実施してください。

図 8-1 帳票サーバとは別にプールサーバを構築する場合の構築の流れ



(凡例)

-  : 必ず実施する作業
-  : 必要に応じて実施する作業
-  : このマニュアルでの説明箇所

8.2 事前準備

スプールサーバを構築する前に、事前に準備しておくことを次に示します。

- **マシンの準備 (必須)**

スプールサーバとして使用するマシンを準備します。

- **インストール媒体の準備 (必須)**

スプールサーバにインストールする EUR Server - Spool Service の再配布パッケージを準備します。EUR Server - Spool Service の再配布パッケージは、帳票サーバの次に示すディレクトリに格納されています。

- Windows 環境の場合

EUR Server のインストール先ディレクトリ¥Component¥SpoolServer

- UNIX/Linux 環境の場合

/opt/eur/component/spool

また、スプールサーバに帳票管理 GUI サービスや業務プログラムを配置する場合は、Web/AP サーバや JDK などの前提製品のインストール媒体も準備します。

- **ファイルの準備 (必須)**

スプールサーバに格納するファイルを準備します。準備方法については、「[6. 帳票の出力環境を設定するファイルを準備する](#)」を参照してください。

- **業務プログラムの準備 (任意)**

スプールサーバに業務プログラムを配置する場合、配置する業務プログラムのプログラムファイルを準備します。

- **構築で使用するユーザの作成 (任意)**

必要に応じて、スプールサーバの構築で使用するユーザを作成します。

スプールサーバの構築で使用するユーザには、必ず管理者権限を設定してください。

- **インストール先ディレクトリとアクセス権の設定 (任意)**

必要に応じて、製品をインストールするためのディレクトリを作成します。

作成したディレクトリには、スプールサーバを構築するユーザに対して、必要なアクセス権を設定してください。

8.3 EUR Server - Spool Service のインストール

ここでは、EUR Server - Spool Service のインストール方法について説明します。

8.3.1 インストール方法

(1) インストールの前に

- 管理者権限を持つユーザでログインしてください。
- インストール時に必要なディスク空き容量を確認してください。
- ほかのユーザアプリケーションを終了してください。
- OS から実行許可についてのダイアログが表示されることがあります。このときには、実行を許可する応答をしてください。

(2) インストール手順

EUR Server - Spool Service のインストール方法は、Windows 環境と UNIX/Linux 環境とで異なります。

(a) Windows 環境の場合

EUR Server - Spool Service の再配布パッケージ (EURPM-LS.exe) を実行すると、インストーラが起動します。画面の指示に従ってインストールを完了させてください。

インストール画面は、Windows インストール時の言語で表示されます。ロケールが英語、中国語、日本語のどれでもない場合は英語で表示されます。ただし、サポートしていないロケールで実行した場合、EUR の動作は保証されません。

(b) UNIX/Linux 環境の場合

UNIX/Linux 環境の場合、次の手順でインストールします。

1. 次のファイルを同一ディレクトリに格納します。

- EUR Server - Spool Service の再配布パッケージ (EURPM-LS-pppp.tar)
- インストール用のシェルスクリプト (EURPM-LS-pppp.sh)

pppp には次のプラットフォーム名が表示されます。

AIX の場合：AIX

HP-UX の場合：HPIPF

Linux の場合：RHEL

2. インストール用のシェルスクリプト (EURPM-LS-pppp.sh) を実行します。

日立 PP インストーラが起動して、メインメニューが表示されます。

3. [I] を選択します。

インストール画面が表示されます。

4. EUR Server - Spool Service にカーソルを移動させて、スペースキーを押します。

選択した製品の左側に「<@>」が表示されます。

PP-NO.	VR	PP-NAME
<@>001 形名	バージョン番号	EUR Server - Spool Service
:		
F) Forward B) Backward J) Down K) Up Space) Select/Unselect I) Install Q) Quit		

5. [I] を入力します。

確認メッセージが表示されます。

Install PP? (y: install, n: cancel)==>
--

6. [y] または [Y] を選択します。

インストールが開始されます。[y] または [Y] 以外を選択すると、インストールが中止されてインストール画面に戻ります。

8.3.2 インストール後に作成されるディレクトリ

EUR Server - Spool Service のインストール後に作成されるディレクトリについて説明します。

(1) Windows 環境の場合

表 8-1 EUR Server - Spool Service のインストール後に作成されるディレクトリ (Windows 環境の場合)

ディレクトリまたはファイル名	内容
%EUR%	EUR のルートディレクトリ
Spool¥	EUR Server - Spool Service のルートディレクトリ
Program¥	実行ファイル格納ディレクトリ
EURPMLS.exe	EUR Server - Spool Service 実行ファイル
EURPMULM.exe	[EUR Spool Service 構成定義] ダイアログ実行ファイル
EURSSECD.exe	LDAP 接続情報暗号化ツール
Conf¥	構成定義ファイル格納ディレクトリ
ESF¥	スプールデータ格納ディレクトリ
POB¥	私書箱ディレクトリ

ディレクトリまたはファイル名	内容
Temp¥	一時ファイルディレクトリ
Spool Adapter¥	EUR Server - Spool Service Adapter のルートディレクトリ
Program¥	実行ファイル格納ディレクトリ
EURPMLSC.exe	SS-コマンド起動部品 (eurpmlsc コマンド)
EURPMLSADP.ocx	SS-ActiveX 起動部品 (32 ビット版)
Program(x64)¥	実行ファイル格納ディレクトリ
EURPMLSADP.ocx	SS-ActiveX 起動部品 (64 ビット版)
Java¥	SS-Java 起動部品格納ディレクトリ
EURPMLSAdapter.jar	SS-Java 起動部品 (32 ビット版)
EURPMLSADJ.dll	
Java(x64)¥	SS-Java 起動部品格納ディレクトリ
EURPMLSAdapter.jar	SS-Java 起動部品 (64 ビット版)
EURPMLSADJ.dll	
Log¥	ログディレクトリ

(凡例)

%EUR% : EUR Server - Spool Service のインストール先ディレクトリを示します。

(2) UNIX/Linux 環境の場合

表 8-2 EUR Server - Spool Service のインストール後に作成されるディレクトリ (UNIX/Linux 環境の場合)

ディレクトリまたはファイル名	内容
/opt/eur/	EUR のルートディレクトリ
spool/	EUR Server - Spool Service のルートディレクトリ
bin/	実行ファイル格納ディレクトリ
eurpmlsd	EUR Server - Spool Service 実行ファイル
eurpmlsctrl	Spool Service 制御コマンド (eurpmlsctrl コマンド)
lib/	共有ライブラリディレクトリ
spool-adp/	EUR Server - Spool Service Adapter のルートディレクトリ
bin/	実行ファイル格納ディレクトリ
eurpmlsc	SS-コマンド起動部品 (eurpmlsc コマンド)
java/	SS-Java 起動部品格納ディレクトリ

ディレクトリまたはファイル名	内容
EURPMLAdapter.jar	SS-Java 起動部品 (32 ビット版・64 ビット版共通)
lib/	共有ライブラリディレクトリ
libEURPMLSADJ.so	SS-Java 起動部品 (32 ビット版)
lib64/	共有ライブラリディレクトリ
libEURPMLSADJ.so	SS-Java 起動部品 (64 ビット版)
sample/	サンプル格納ディレクトリ
/var/opt/eur/	データディレクトリ
spool/	EUR Server - Spool Service および Spool Service 制御コマンド (eurpmlsctrl コマンド) の環境設定ファイル格納ディレクトリ
Conf/	構成定義ファイル格納ディレクトリ
ESF/	スプールデータ格納ディレクトリ
POB/	私書箱ディレクトリ
Temp/	一時ファイルディレクトリ
spool-adp/	EUR Server - Spool Service Adapter および帳票管理 GUI の環境設定ファイル格納ディレクトリ
log/	ログディレクトリ

8.4 必要なファイルのインポート

「6. 帳票の出力環境を設定するファイルを準備する」で準備したファイルのうち、スプールサーバに格納するファイルをインポートします。スプールサーバのロケールに応じたエンコードを設定してインポートしてください。

スプールサーバにインポートするファイルを、次の表に示します。

表 8-3 スプールサーバにインポートするファイル

ファイルの種類	ファイル名	説明
環境設定ファイル	EUR Server - Spool Service の環境設定ファイル (EURPMLS.ini)	必ずインポートします。
	<ul style="list-style-type: none">Spool Service 制御コマンド (eurpmlsctrl コマンド) の環境設定ファイル (EURPMLSCTRL.ini) ※1EUR Server - Adapter の環境設定ファイル (EURPMADP.ini)EUR Server - Spool Service Adapter の環境設定ファイル (EURPMLSADP.ini)帳票管理 GUI の環境設定ファイル (EURPMRSGUI.ini)	必要なファイルをインポートします。
構成定義ファイル	<ul style="list-style-type: none">拠点プリンタクラス定義ファイル (ServerPrinterClass.conf) ※2帳票振り分け定義ファイル (Distribution.conf) ※2ユーザ管理ファイル (userdef.conf)	

注※1

スプールサーバが Windows 環境の場合、Spool Service 制御コマンド (eurpmlsctrl コマンド) は使用できません。そのため、Spool Service 制御コマンドの環境設定ファイル (EURPMLSCTRL.ini) のインポートは不要です。

注※2

スプールサーバが UNIX/Linux 環境の場合、スプールサーバのプリンタには帳票を出力できません。そのため、次のファイルをインポートしても帳票出力には使用できません。

- ・拠点プリンタクラス定義ファイル (ServerPrinterClass.conf)
- ・帳票振り分け定義ファイル (Distribution.conf)

なお、ファイルのインポート後は次の作業を実施してください。

- ・環境設定ファイルをインポートした場合は、次のコンポーネントを再起動してください。
 - ・ EUR Server - Spool Service
 - ・ EUR Server - Adapter を使用しているプログラム
 - ・ EUR Server - Spool Service Adapter を使用しているプログラム

- 構成定義ファイルをインポートした場合は、EUR Server - Spool Service を再起動してください。

8.5 EUR Server - Spool Service の起動管理設定

スプールサーバでの EUR Server - Spool Service の起動管理設定は、帳票サーバと同じです。起動管理設定の詳細については、「[7.6 EUR Server - Spool Service の起動管理設定](#)」を参照してください。

8.6 帳票管理 GUI サービスの設定

スプールサーバでの帳票管理 GUI サービスの設定方法は、帳票サーバと同じです。帳票管理 GUI サービスの設定の詳細については、「[7.8 帳票管理 GUI サービスの設定](#)」を参照してください。

8.7 配送サービスの設定

スプールサーバでの配送サービスの設定方法は、帳票サーバと同じです。配送サービスの設定の詳細については、「[7.9 配送サービスの設定](#)」を参照してください。

8.8 業務プログラムの配置と登録

スプールサーバでの業務プログラムの配置方法と登録方法は、帳票サーバと同じです。詳細については、[「7.10 業務プログラムの配置と登録」](#)を参照してください。

8.9 監査証跡管理システムとの連携

スプールサーバでの監査証跡管理システムとの連携方法は、帳票サーバと同じです。詳細については、「7.11 監査証跡管理システムとの連携」を参照してください。

9

アプリケーションサーバを帳票サーバとは別に構築する

この章では、アプリケーションサーバを帳票サーバとは別に構築する場合の構築方法について説明します。




9.1 構築の流れ

帳票サーバとは別にアプリケーションサーバを構築する場合の流れを次の図に示します。構築する帳票システムのシステム構成に応じて、必要な作業を実施してください。

図 9-1 帳票サーバとは別にアプリケーションサーバを構築する場合の構築の流れ



(凡例)

-  : 必ず実施する作業
-  : 必要に応じて実施する作業
-  : このマニュアルでの説明箇所

9.2 事前準備

アプリケーションサーバを構築する前に、事前に準備しておくことを次に示します。

- **マシンの準備 (必須)**

アプリケーションサーバとして使用するマシンを準備します。

- **インストール媒体の準備 (必須)**

アプリケーションサーバにインストールする EUR 製品の再配布パッケージを準備します。

アプリケーションサーバに帳票管理 GUI サービスや業務プログラムを配置する場合は、JDK や COBOL2002 Net Server Suite などの前提製品のインストール媒体も準備します。

- **ファイルの準備 (必須)**

アプリケーションサーバに格納するファイルを準備します。準備方法については、次の章を参照してください。

- 5. 帳票の出力内容を設定するファイルを準備する
- 6. 帳票の出力環境を設定するファイルを準備する

- **業務プログラムの準備 (必須)**

アプリケーションサーバに業務プログラムを配置する場合、配置する業務プログラムのプログラムファイルを準備します。

- **構築で使用するユーザの作成 (任意)**

必要に応じて、アプリケーションサーバの構築で使用するユーザを作成します。

アプリケーションサーバの構築で使用するユーザには、必ず管理者権限を設定してください。

- **インストール先ディレクトリとアクセス権の設定 (任意)**

必要に応じて、製品をインストールするためのディレクトリを作成します。

作成したディレクトリには、アプリケーションサーバを構築するユーザに対して、必要なアクセス権を設定してください。

9.3 前提プログラムのインストール

ここでは、アプリケーションサーバ上で動作するプログラムの前提プログラムのインストールについて説明します。

インストールが必要な前提プログラムを次に示します。

9.3.1 アプリケーションサーバ

業務プログラムに対応するアプリケーションサーバをインストールしてください。

9.3.2 起動部品的前提プログラム

起動部品的前提プログラムをインストールしてください。

- Java 起動部品, および SS-Java 起動部品を使用する場合
JDK5.0 以降をインストールしてください。
- 32 ビット版の COBOL 起動部品を使用する場合
COBOL2002 Net Server Suite をインストールしてください。
- 64 ビット版の COBOL 起動部品を使用する場合
次のどれかをインストールしてください。
 - COBOL2002 Net Developer(64)
 - COBOL2002 Net Server Runtime(64)
 - COBOL2002 Net Server Suite(64)

9.4 EUR Server - Adapter のインストール

ここでは、EUR Server - Adapter のインストール方法について説明します。

9.4.1 インストール方法

(1) インストールの前に

- 管理者権限を持つユーザでログインしてください。
- インストール時に必要なディスク空き容量を確認してください。
- ほかのユーザアプリケーションを終了してください。
- OS から実行許可についてのダイアログが表示されることがあります。このときには、実行を許可する応答をしてください。

(2) インストール手順

EUR Server - Adapter のインストール方法は、Windows 環境と UNIX/Linux 環境とで異なります。

(a) Windows 環境の場合

EUR Server - Adapter の再配布パッケージ (EURPM-ADP.exe) を実行すると、インストーラが起動します。画面の指示に従ってインストールを完了させてください。

インストール画面は、Windows インストール時の言語で表示されます。ロケールが英語、中国語、日本語のどれでもない場合は英語で表示されます。ただし、サポートしていないロケールで実行した場合、EUR の動作は保証されません。

(b) UNIX/Linux 環境の場合

UNIX/Linux 環境の場合、次の手順でインストールします。

1. 次のファイルを同一ディレクトリに格納します。

- EUR Server - Adapter の再配布パッケージ (EURPM-ADP-pppp.tar)
- インストール用のシェルスクリプト (EURPM-ADP-pppp.sh)

pppp には次のプラットフォーム名が表示されます。

AIX の場合：AIX

HP-UX の場合：HPIPF

Linux の場合：RHEL

2. インストール用のシェルスクリプト (EURPM-ADP-pppp.sh) を実行します。

日立 PP インストーラが起動して、メインメニューが表示されます。

3. [I] を選択します。

インストール画面が表示されます。

4. EUR Server - Adapter にカーソルを移動させて、スペースキーを押します。

選択した製品の左側に「<@>」が表示されます。

PP-NO.	VR	PP-NAME
<@>001	形名	バージョン番号
		EUR Server - Adapter
:		
F) Forward B) Backward J) Down K) Up Space) Select/Unselect I) Install Q) Quit		

5. [I] を入力します。

確認メッセージが表示されます。

```
Install PP? (y: install, n: cancel)==>
```

6. [y] または [Y] を選択します。

インストールが開始されます。[y] または [Y] 以外を選択すると、インストールが中止されてインストール画面に戻ります。

(3) 注意事項

EUR Server - Adapter の Windows 用再配布パッケージ (32 ビット) (EURPM-ADP32.exe) と Windows 用再配布パッケージ (64 ビット) (EURPM-ADP.exe) は同一マシンにインストールしないでください。

9.4.2 インストール後に作成されるディレクトリ

EUR Server - Adapter のインストール後に作成されるディレクトリについて説明します。

(1) Windows 環境の場合

表 9-1 EUR Server - Adapter のインストール後に作成されるディレクトリ (Windows 環境の場合)

ディレクトリまたはファイル名	内容
%EUR%	EUR のルートディレクトリ
Adapter¥	EUR Server - Adapter のルートディレクトリ
Program¥	実行ファイル格納ディレクトリ
EURPMC.exe	コマンド起動部品 (eurpmc コマンド)
EURPMADP.ocx	ActiveX 起動部品 (32 ビット版)
Program(x64)¥	実行ファイル格納ディレクトリ

ディレクトリまたはファイル名	内容
EURPMADP.ocx	ActiveX 起動部品 (64 ビット版)
Java¥	Java 起動部品格納ディレクトリ
EURPMAdapter.jar	Java 起動部品 (32 ビット版)
EURPMADJ.dll	
Java(x64)¥	Java 起動部品格納ディレクトリ
EURPMAdapter.jar	Java 起動部品 (64 ビット版)
EURPMADJ.dll	
COBOL¥	COBOL 起動部品格納ディレクトリ
EURPMADC.dll	COBOL 起動部品 (32 ビット版)
EURPMADC.lib	
COBOL(x64)¥	COBOL 起動部品格納ディレクトリ
EURPMADC.dll	COBOL 起動部品 (64 ビット版)
EURPMADC.lib	
Eursmpr¥	BSP-RM 連携コマンド (eursmpr コマンド) のルートディレクトリ
program¥	実行ファイル格納ディレクトリ
eursmpr.exe	BSP-RM 連携コマンド (eursmpr コマンド)
divdata¥	制御情報付データファイル格納ディレクトリ
runparam¥	起動パラメタファイル格納ディレクトリ
temp¥	一時ファイルディレクトリ
FileMonitor¥	ファイル監視サービスのルートディレクトリ
program¥	実行ファイル格納ディレクトリ
eurfm.exe	ファイル監視サービスプログラム
eurivk.exe	ジョブ実行プログラム
fmc¥	監視管理ディレクトリ
monitor¥	監視ディレクトリ
check¥	照合ディレクトリ
data¥	完了ディレクトリ
conf¥	構成定義ファイル格納ディレクトリ
runparam¥	起動パラメタファイル格納ディレクトリ
Log¥	ログディレクトリ

(凡例)

%EUR% : EUR Server - Adapter のインストール先ディレクトリを示します。

(2) UNIX/Linux 環境の場合

表 9-2 EUR Server - Adapter のインストール後に作成されるディレクトリ (UNIX/Linux 環境の場合)

ディレクトリまたはファイル名	内容
/opt/eur/	EUR のルートディレクトリ
adapter/	EUR Server - Adapter のルートディレクトリ
bin/	実行ファイル格納ディレクトリ
eurpmc	コマンド起動部品 (eurpmc コマンド)
java/	Java 起動部品格納ディレクトリ
EURPMAdapter.jar	Java 起動部品 (32 ビット版・64 ビット版共通)
lib/	共有ライブラリディレクトリ
libEURPMADJ.so	Java 起動部品 (32 ビット版)
libEURPMADC.so	COBOL 起動部品
lib64/	共有ライブラリディレクトリ
libEURPMADJ.so	Java 起動部品 (64 ビット版)
/var/opt/eur/	データディレクトリ
adapter/	EUR Server - Adapter の環境設定ファイル格納ディレクトリ
log/	ログディレクトリ

9.5 EUR Server - Spool Service Adapter のインストール

ここでは、EUR Server - Spool Service Adapter のインストール方法について説明します。

9.5.1 インストール方法

(1) インストールの前に

- 管理者権限を持つユーザでログインしてください。
- インストール時に必要なディスク空き容量を確認してください。
- ほかのユーザアプリケーションを終了してください。
- OS から実行許可についてのダイアログが表示されることがあります。このときには、実行を許可する応答をしてください。

(2) インストール手順

EUR Server - Spool Service Adapter のインストール方法は、Windows 環境と UNIX/Linux 環境とで異なります。

(a) Windows 環境の場合

EUR Server - Spool Service Adapter の再配布パッケージ (EURPM-LS-ADP.exe) を実行すると、インストーラが起動します。画面の指示に従ってインストールを完了させてください。

インストール画面は、Windows インストール時の言語で表示されます。ロケールが英語、中国語、日本語のどれでもない場合は英語で表示されます。ただし、サポートしていないロケールで実行した場合、EUR の動作は保証されません。

(b) UNIX/Linux 環境の場合

UNIX/Linux 環境の場合、次の手順でインストールします。

1. 次のファイルを同一ディレクトリに格納します。

- EUR Server - Spool Service Adapter の再配布パッケージ (EURPM-LS-ADP-pppp.tar)
- インストール用のシェルスクリプト (EURPM-LS-ADP-pppp.sh)

pppp には次のプラットフォーム名が表示されます。

AIX の場合：AIX

HP-UX の場合：HPIPF

Linux の場合：RHEL

2. インストール用のシェルスクリプト (EURPM-LS-ADP-pppp.sh) を実行します。

日立 PP インストーラが起動して、メインメニューが表示されます。

3. [I] を選択します。

インストール画面が表示されます。

4. EUR Server - Spool Service Adapter にカーソルを移動させて、スペースキーを押します。

選択した製品の左側に「<@>」が表示されます。

PP-NO.	VR	PP-NAME
<@>001 形名	バージョン番号	EUR Server - Spool Service Adapter
:		
F) Forward B) Backward J) Down K) Up Space) Select/Unselect I) Install Q) Quit		

5. [I] を入力します。

確認メッセージが表示されます。

Install PP? (y: install, n: cancel)==>
--

6. [y] または [Y] を選択します。

インストールが開始されます。[y] または [Y] 以外を選択すると、インストールが中止されてインストール画面に戻ります。

(3) 注意事項

EUR Server - Spool Service Adapter の Windows 用再配布パッケージ (32 ビット) (EURPM-LS-ADP32.exe) と Windows 用再配布パッケージ (64 ビット) (EURPM-LS-ADP.exe) は同一マシンにインストールしないでください。

9.5.2 インストール後に作成されるディレクトリ

EUR Server - Spool Service Adapter のインストール後に作成されるディレクトリについて説明します。

(1) Windows 環境の場合

表 9-3 EUR Server - Spool Service Adapter のインストール後に作成されるディレクトリ (Windows 環境の場合)

ディレクトリまたはファイル名	内容
%EUR%	EUR のルートディレクトリ
Spool Adapter¥	EUR Server - Spool Service Adapter のルートディレクトリ
Program¥	実行ファイル格納ディレクトリ
EURPMLSC.exe	SS-コマンド起動部品 (eurpmlsc コマンド)
EURPMLSADP.ocx	SS-ActiveX 起動部品 (32 ビット版)

ディレクトリまたはファイル名	内容
Program(x64)¥	実行ファイル格納ディレクトリ
EURPMLSADP.ocx	SS-ActiveX 起動部品 (64 ビット版)
Java¥	SS-Java 起動部品格納ディレクトリ
EURPMLSAdapter.jar	SS-Java 起動部品 (32 ビット版)
EURPMLSADJ.dll	
Java(x64)¥	SS-Java 起動部品格納ディレクトリ
EURPMLSAdapter.jar	SS-Java 起動部品 (64 ビット版)
EURPMLSADJ.dll	
Log¥	ログディレクトリ

(凡例)

%EUR% : EUR Server - Spool Service Adapter のインストール先ディレクトリを示します。

(2) UNIX/Linux 環境の場合

表 9-4 EUR Server - Spool Service Adapter のインストール後に作成されるディレクトリ (UNIX/Linux 環境の場合)

ディレクトリまたはファイル名	内容
/opt/eur/	EUR のルートディレクトリ
spool-adp/	EUR Server - Spool Service Adapter のルートディレクトリ
bin/	実行ファイル格納ディレクトリ
eurpmlsc	SS-コマンド起動部品 (eurpmlsc コマンド)
java/	SS-Java 起動部品格納ディレクトリ
EURPMLSAdapter.jar	SS-Java 起動部品 (32 ビット版・64 ビット版共通)
lib/	共有ライブラリディレクトリ
libEURPMLSADJ.so	SS-Java 起動部品 (32 ビット版)
lib64/	共有ライブラリディレクトリ
libEURPMLSADJ.so	SS-Java 起動部品 (64 ビット版)
/var/opt/eur/	データディレクトリ
spool-adp/	EUR Server - Spool Service Adapter および帳票管理 GUI の環境設定ファイル格納ディレクトリ
log/	ログディレクトリ

9.6 必要なファイルのインポート

「5. 帳票の出力内容を設定するファイルを準備する」および「6. 帳票の出力環境を設定するファイルを準備する」で準備したファイルのうち、アプリケーションサーバに格納するファイルをインポートします。アプリケーションサーバのロケールに応じたエンコードを設定してインポートしてください。

アプリケーションサーバにインポートするファイルを、次の表に示します。

表 9-5 アプリケーションサーバにインポートするファイル

ファイルの種類	ファイル名	説明
帳票の出力内容を設定するファイル	データファイル, 可変記号値定義ファイルなど	必要なファイルをインポートします。
環境設定ファイル	<ul style="list-style-type: none">• EUR Server - Adapter の環境設定ファイル (EURPMADP.ini)• EUR Server - Spool Service Adapter の環境設定ファイル (EURPMLSADP.ini)• 帳票管理 GUI の環境設定ファイル (EURPMRSGUI.ini)• BSP-RM 連携コマンド (eursmpr コマンド) の環境設定ファイル (eursmpr.ini)• ファイル監視サービスの環境設定ファイル (eurfm.ini)• ジョブ実行プログラムの環境設定ファイル (eurivk.ini)	

なお、環境設定ファイルをインポートした場合は、次のコンポーネントを再起動してください。

- EUR Server - Adapter を使用しているプログラム
- EUR Server - Spool Service Adapter を使用しているプログラム

9.7 ファイル監視サービスの起動管理設定

アプリケーションサーバでのファイル監視サービスの設定方法は、帳票サーバと同じです。ファイル監視サービスの設定の詳細については、「[7.7 ファイル監視サービスの起動管理設定](#)」を参照してください。

9.8 帳票管理 GUI サービスの設定

アプリケーションサーバでの帳票管理 GUI サービスの設定方法は、帳票サーバと同じです。帳票管理 GUI サービスの設定の詳細については、「[7.8 帳票管理 GUI サービスの設定](#)」を参照してください。

9.9 配送サービスの設定

アプリケーションサーバでの配送サービスの設定方法は、帳票サーバと同じです。配送サービスの設定の詳細については、「[7.9 配送サービスの設定](#)」を参照してください。

9.10 業務プログラムの配置と登録

アプリケーションサーバでの業務プログラムの配置方法と登録方法は、帳票サーバと同じです。詳細については、「[7.10 業務プログラムの配置と登録](#)」を参照してください。

10


クライアントを構築する

この章では、クライアントの構築方法について説明します。




10.1 構築の流れ

クライアントの構築の流れを次の図に示します。構築する帳票システムのシステム構成に応じて、必要な作業を実施してください。

図 10-1 クライアントの構築の流れ



(凡例)

-  : 必ず実施する作業
-  : 必要に応じて実施する作業
-  : このマニュアルでの説明箇所

10.2 事前準備

クライアントを構築する前に、事前に準備しておくことを次に示します。

- **マシンの準備 (必須)**
クライアントとして使用するマシンを準備します。
- **インストール媒体の準備 (必須)**
クライアントにインストールする EUR 製品の再配布パッケージを準備します。
クライアントから帳票管理 GUI サービスや業務プログラムにアクセスする場合は、Web ブラウザなどの前提製品のインストール媒体も準備します。
- **ファイルの準備 (必須)**
クライアントに格納するファイルを準備します。準備方法については、「[6. 帳票の出力環境を設定するファイルを準備する](#)」を参照してください。
- **業務プログラムの準備 (任意)**
クライアントに業務プログラムを配置する場合、配置する業務プログラムのプログラムファイルを準備します。
- **構築で使用するユーザの作成 (任意)**
必要に応じて、クライアントの構築で使用するユーザを作成します。
クライアントの構築で使用するユーザには、必ず管理者権限を設定してください。
- **インストール先ディレクトリとアクセス権の設定 (任意)**
必要に応じて、製品をインストールするためのディレクトリを作成します。
作成したディレクトリには、クライアントを構築するユーザに対して、必要なアクセス権を設定してください。

■参考

EUR Web Plug-In をインストールするには、次の二つの方法があります。

- EUR Client の再配布用パッケージを使用したインストール
- EUR Web Plug-In のダウンロードパッケージを使用したインストール

EUR Web Plug-In ダウンロードパッケージを使用してインストールする場合、事前に次の作業を実施してください。

1. Web サーバの任意の場所に EUR Web Plug-In ダウンロードパッケージを配置します。
2. EUR Web Plug-In ダウンロードパッケージをクライアントに配布するための Web ページを作成し、<object>タグに EUR Web Plug-In ダウンロードパッケージのファイル名やバージョンなどを記述します。

<object>タグの記述内容については、マニュアル「EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編」を参照してください。また、EUR Web Plug-In ダウンロードパッケージを使用した EUR Web Plug-In のインストール方法については、「[10.5 EUR Web Plug-In のインストール](#)」を参照してください。

10.3 前提プログラムのインストール

クライアントで実施する帳票出力業務に必要なプログラムをインストールします。次に示す製品のうち、必要なプログラムをインストールしてください。

10.3.1 Adobe Reader

PDF 形式ファイルの帳票を出力・プレビューする場合、Adobe Reader 9 以降が必要です。

10.3.2 Microsoft Office Excel

Excel 形式ファイルの帳票を出力・プレビューする場合、Microsoft Office Excel 2007 以降が必要です。

10.4 EUR Client のインストール

ここでは、EUR Client のインストール方法について説明します。

10.4.1 インストール方法

(1) インストールの前に

- 管理者権限を持つユーザでログインしてください。
- インストール時に必要なディスク空き容量を確認してください。
- ほかのユーザアプリケーションを終了してください。
- OS から実行許可についてのダイアログが表示されることがあります。このときには、実行を許可する応答をしてください。
- EUR Client はサイレントインストールすることができます。サイレントインストールでは EUR Web Plug-In だけをインストールする指定もできます。詳細については、「[\(3\)サイレントインストール](#)」を参照してください。

(2) インストール手順

EUR Client の再配布用パッケージ (EURPM-CL.exe) を実行すると、インストーラが起動します。画面の指示に従ってインストールを完了させてください。

インストール画面は、Windows インストール時の言語で表示されます。ロケールが英語、中国語、日本語のどれでもない場合は英語で表示されます。ただし、サポートしていないロケールで実行した場合、EUR の動作は保証されません。

(3) サイレントインストール

サイレントインストールは、インストール時にインストーラの画面でのユーザの応答を必要としないインストール方法です。

EUR Client は、EUR Client 再配布用パッケージ (EURPM-CL.exe) からサイレントインストールすることができます。サイレントインストールでは EUR Web Plug-In だけをインストールする指定もできます。

コマンドプロンプトなどから、サイレントインストールのパラメタを指定して EUR Client 再配布用パッケージ (EURPM-CL.exe) を実行すると、EUR Client または EUR Web Plug-In のサイレントインストールを実行します。

EUR Client 再配布用パッケージ (EURPM-CL.exe) でサイレントインストールを実行するときのパラメタの形式、指定例、および終了通知について、次に示します。

■形式

```
EURPM-CL.exe△/s△/v”
/qn
[△STARTFROM=NETM]
[△NETMNEW=Y]
[△REBOOT=R]
[△/L*△ログファイル名]
[△INSTALLDIR=インストール先フォルダ名]
[△USERNAME=登録ユーザ名]
[△COMPANYNAME=登録会社名]
[△ONLYWEBPLUGIN= {Y|N} ] ”
```

(凡例)

△：半角空白を示します。

表 10-1 EUR Client 再配布用パッケージのサイレントインストールのパラメタ

項番	パラメタ	内容
1	/s	サイレントモードを指定するパラメタです。必ず指定してください。 EUR のインストーラを、ダイアログを表示せずに起動します。
2	/v	EUR のインストーラから呼び出す Windows Installer のパラメタを使用するために指定するパラメタです。必ず指定してください。 Windows Installer で使用するパラメタ (項番 3~10) は「”」で囲みます。
3	/qn	Windows Installer を、ダイアログを表示せずに実行するために指定するパラメタです。必ず指定してください。
4	STARTFROM=NETM NETMNEW=Y	インストールの結果ファイルを出力する場合に指定します。 省略した場合は、インストールの結果ファイルを出力しません。
5	REBOOT=R	インストール直後の再起動を抑止する場合に指定します。 省略した場合は、再起動を抑止しません。
6	/L*△ログファイル名 (凡例) △：半角空白を示します。	ログファイルの出力先をフルパスで指定します。 空白を含む場合は「¥”」で囲みます。 (例) /L* ¥”C:¥Temp Dir¥Install.log¥” 省略した場合は、ログファイルを出力しません。
7	USERNAME=登録ユーザ名	登録するユーザ名を指定します。 省略した場合は、インストールするマシンに設定されているユーザ名が登録されます。
8	COMPANYNAME=登録会社名	登録する会社名を指定します。 省略した場合は、インストールするマシンに設定されている会社名が登録されます。
9	INSTALLDIR=インストール先フォルダ名	インストール先のフォルダを指定します。 空白を含む場合は「¥”」で囲みます。

項番	パラメタ	内容
9	INSTALLDIR=インストール先フォルダ名	(例) INSTALLDIR=¥”C:¥Program Files (x86)¥EUR¥” 省略した場合は、デフォルトのインストール先にインストールされます。
10	ONLYWEBPLUGIN= {Y N}	インストールする対象を指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • Y EUR Web Plug-In だけをインストールする場合に指定します。 • N EUR Client Service と EUR Web Plug-In をインストールする場合に指定します。 省略した場合は「N」が仮定されます。

■指定例

```
EURPM-CL.exe /s /v”/qn STARTFROM=NETM NETMNEW=Y REBOOT=R /L* C:¥Temp¥Install.log INSTALLDIR=¥”C:¥Program files¥EUR¥” USERNAME=日立太郎 COMPANYNAME=EUR ONLYWEBPLUGIN=Y”
```

■終了通知

• ログ出力

パラメタ「/L*」でログファイルを指定している場合、障害調査用の情報をログファイルに出力します。ログファイルの出力に失敗した場合、インストーラはエラー終了します。エラーを検知する場合は、Windows の終了コードをサイレントインストール実行後の%ERRORLEVEL%で取得してください。

• 終了コード

パラメタ「STARTFROM=NETM」とパラメタ「NETMNEW=Y」を指定している場合、EUR Client 再配布用パッケージと同じフォルダに「_NETMRT」のファイル名で結果ファイルを出力します。結果ファイルには次の表に示す終了コードを出力します。ただし、終了コードを出力する前にエラーになった場合、結果ファイルは出力されません。

なお、結果ファイルの出力に失敗した場合、インストーラはエラー終了します。エラーの詳細は、パラメタ「/L*」で指定したログファイルに出力されます。

表 10-2 EUR Client 再配布用パッケージのサイレントインストールの終了コード

終了コード	意味
00	インストール成功
80	インストール失敗

10.4.2 インストール後に作成されるディレクトリ

EUR Client のインストール後に作成されるディレクトリについて説明します。

表 10-3 EUR Client のインストール後に作成されるディレクトリ

ディレクトリまたはファイル名	内容
%EUR%	EUR のルートディレクトリ
Client¥	EUR Client Service のルートディレクトリ
Program¥	実行ファイル格納ディレクトリ
EURPMCL.exe	EUR Client Service 実行ファイル※1
EURPMUCM.exe	[EUR Client 構成定義] ダイアログ実行ファイル※1
EURPMCEPFViewer.exe	eurpmcepfviewer コマンド※1
EURPMPrintAX9.ocx	EUR Web Plug-In 実行ファイル (印刷用)
EURPMPreViewAX9.ocx	EUR Web Plug-In 実行ファイル (プレビュー用)
Conf¥	構成定義ファイル格納ディレクトリ※2

(凡例)

%EUR% : EUR Client のインストール先ディレクトリを示します。

注※1

EUR Client のサイレントインストールで EUR Web Plug-In だけをインストールした場合は格納されません。

注※2

EUR Client のサイレントインストールで EUR Web Plug-In だけをインストールした場合は作成されません。

なお、EUR Client をデフォルトディレクトリにインストールした場合、ログファイルや一時ファイルは、次のディレクトリに格納されます。

- EUR Client Service のログファイルや一時ファイル
C:¥Users¥<ログインユーザ>¥AppData¥Roaming¥HITACHI¥EUR
- EUR Web Plug-In のログファイルや一時ファイル
C:¥Users¥<ログインユーザ>¥AppData¥Local¥Temp¥Low

10.5 EUR Web Plug-In のインストール

EUR Web Plug-In のインストール方法には、次の二つの方法があります。

- EUR Client の再配布用パッケージを使用したインストール
- EUR Web Plug-In のダウンロードパッケージを使用したインストール

10.5.1 EUR Client 再配布用パッケージを使用したインストール

EUR Client 再配布用パッケージをクライアントにインストール、または EUR Client 再配布用パッケージのサイレントインストールで EUR Web Plug-In だけをインストールすると、次に示す EUR Web Plug-In の実行ファイルと一緒にインストールされます。

- EUR Web Plug-In 実行ファイル（印刷用）
- EUR Web Plug-In 実行ファイル（プレビュー用）

EUR Client の再配布用パッケージのインストール方法、および EUR Web Plug-In の実行ファイルについては、「10.4 EUR Client のインストール」を参照してください。

10.5.2 EUR Web Plug-In ダウンロードパッケージを使用したインストール

EUR Web Plug-In のダウンロードパッケージを使用したインストールでは、クライアントの Web ブラウザから、EUR Web Plug-In ダウンロードパッケージ配布用の Web ページにアクセスして EUR Web Plug-In をインストールします。


(1) インストールの前に

OS から実行許可についてのダイアログが表示されることがあります。このときには、実行を許可する応答をしてください。

(2) インストール手順

1. Web ページをクライアント PC で開きます。

情報バーが表示されます。




2. 情報バーをクリックします。


ポップアップメニューが表示されます。

ポップアップメニューで [このコンピューター上のすべてのユーザーにこのアドオンをインストールする] または [このアドオンのインストール] を選択すると、EUR Web Plug-In がインストールされます。

■マシン単位でインストールする場合



■ユーザ単位でインストールする場合



このコンピューター上のすべてのユーザーにこのアドオンをインストールする
マシン単位でインストールする場合に表示されます。

このアドオンのインストール
ユーザ単位でインストールする場合に表示されます。

10.6 必要なファイルのインポート

「6. 帳票の出力環境を設定するファイルを準備する」で準備したファイルのうち、クライアントに準備するファイルをインポートします。クライアントのロケールに応じたエンコードを設定してインポートしてください。

クライアントにインポートするファイルを、次の表に示します。

表 10-4 クライアントにインポートするファイル

ファイルの種類	ファイル名	説明
環境設定ファイル	EUR Client Service の環境設定ファイル (EURPMCL.ini)	必要なファイルをインポートします。
構成定義ファイル	クライアントプリンタクラス定義ファイル (ClientPrinterClass.conf)	

なお、環境設定ファイルおよび構成定義ファイルのインポート後は、EUR Client Service を再起動してください。

10.7 業務プログラムの配置と登録

ここでは、クライアントへの業務プログラムの配置方法と登録方法について説明します。

10.7.1 前提プログラムのインストール

業務プログラムの動作に必要なプログラム（前提プログラム）をインストールします。

10.7.2 業務プログラムの配置

業務プログラムを配置します。配置した業務プログラムは、スタートアップやタスクスケジューラに登録することで、クライアントの起動時やクライアントへのログイン時に自動で実行させることもできます。スタートアップやタスクスケジューラへの業務プログラムの登録方法については、Windowsのマニュアルを参照してください。

11

EUR をアップグレードする

この章では、EUR のアップグレード方法について説明します。作業の流れについては、「[1.1.2 EUR をアップグレードする場合の流れ](#)」を参照してください。

11.1 ファイルのバックアップ

アップグレードするマシンに格納されているファイルを、別のマシンにバックアップします。EUR バージョン 8 からアップグレードする場合は、次の表に示すファイルをバックアップしてください。

各ファイルの詳細については、マニュアル「EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編」を参照してください。

表 11-1 アップグレード前にバックアップするファイル

インストールされているコンポーネント	ファイル名	格納先	説明
EUR Print Service	Windows 環境 EURPS_ENV	Windows 環境 EUR Print Service のインストール先ディレクトリ	環境設定ファイル
	UNIX/Linux 環境 eurps_env	UNIX/Linux 環境 /etc/opt/eurps	プリンタ定義ファイル
EUR Print Manager	printerinf		
	EURPM.ini	Windows 環境 EUR Print Manager のインストール先ディレクトリ	環境設定ファイル
	EURPMCTRL.ini	UNIX/Linux 環境 /etc/opt/eurpm	
	Destination.conf	Windows 環境 EUR Print Manager のインストール先ディレクトリ¥Conf	出力先定義ファイル
	PMPrinterClass.conf	UNIX/Linux 環境 /etc/opt/eurpm/Conf	印刷管理サーバプリンタクラス定義ファイル※1
	PrintDest.conf		印刷先定義ファイル
	Windows 環境 EURPS_ENV	Windows 環境 EUR Print Manager のインストール先ディレクトリ¥PSEnv	環境設定ファイル
	UNIX/Linux 環境 eurps_env	UNIX/Linux 環境 /etc/opt/eurpm/PSEnv	
EUR Print Manager - Report Server	EURPMLS.ini	Windows 環境 EUR Print Manager - Report Server のインストール先ディレクトリ	環境設定ファイル
		UNIX/Linux 環境 /etc/opt/eurpmls	
	EURPMLSCTRL.ini	/etc/opt/eurpmls	環境設定ファイル
	ServerPrinterClass.conf	Windows 環境 EUR Print Manager - Report Server のインストール先ディレクトリ¥Conf	拠点プリンタクラス定義ファイル

インストールされているコンポーネント	ファイル名	格納先	説明
EUR Print Manager - Report Server	Distribution.conf	UNIX/Linux 環境 /etc/opt/eurpmls/Conf	帳票振り分け定義ファイル
	userdef.conf		蓄積管理ユーザ定義ファイル※2
EUR Print Manager - Adapter	EURPMADP.ini	Windows 環境 EUR Print Manager - Adapter のインストール先ディレクトリ UNIX/Linux 環境 /etc/opt/eurpm_adp	環境設定ファイル
EUR Print Manager - Report Server Adapter	EURPMLSADP.ini	Windows 環境 EUR Print Manager - Report Server Adapter のインストール先ディレクトリ UNIX/Linux 環境 /etc/opt/eurpmls_adp	環境設定ファイル
	EURPMRSGUI.ini		
EUR Print Manager - Client	EURPMCL.ini	EUR Print Manager - Client のインストール先ディレクトリ	環境設定ファイル
	ClientPrinterClass.conf	EUR Print Manager - Client のインストール先ディレクトリ¥Conf	クライアントプリンタクラス定義ファイル

注

デフォルトのファイル名と格納先を示しています。

注※1

EUR バージョン 9 以降では、「帳票サーバプリンタクラス定義ファイル」と呼んでいます。

注※2

EUR バージョン 9 以降では、「ユーザ管理ファイル」と呼んでいます。

11.2 EUR のアップグレードインストール

アップグレードするマシンに、新しいバージョンの EUR をインストールします。

11.2.1 インストールの前に

- 管理者権限を持つユーザでログインしてください。
- EUR のサービスをすべて停止してください。
- ほかのユーザアプリケーションを終了してください。
- OS から実行許可についてのダイアログが表示されることがあります。このときには、実行を許可する応答をしてください。
- 新しいバージョンの EUR Web Plug-In を、EUR Web Plug-In ダウンロードパッケージを使用してインストールする場合、事前に次の作業を実施してください。

1. Web サーバの任意の場所に、新しいバージョンの EUR Web Plug-In ダウンロードパッケージを配置します。
2. EUR Web Plug-In ダウンロードパッケージをクライアントに配布するための Web ページを作成し、<object>タグに EUR Web Plug-In ダウンロードパッケージのファイル名やバージョンなどを記述します。

EUR Web Plug-In ダウンロードパッケージを使用して EUR Web Plug-In をインストールする場合の<object>タグの記述内容については、マニュアル「EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編」を参照してください。

EUR Web Plug-In ダウンロードパッケージを使用した EUR Web Plug-In のインストール方法については、「[10.5.2 EUR Web Plug-In ダウンロードパッケージを使用したインストール](#)」を参照してください。

過去に作成した Web ページを流用する場合は、古いバージョンの EUR Web Plug-In ダウンロードパッケージを新しいバージョンに置き換えたあと、EUR Web Plug-In ダウンロードパッケージ配布用の Web ページの<object>タグのバージョン値を変更してください。

- サーバで動作する次のコンポーネントのバージョンは同じバージョンで運用してください。
 - EUR Server Service
 - EUR Server - Adapter
 - EUR Server - Spool Service
 - EUR Server - Spool Service Adapter

なお、クライアントで動作する次のコンポーネントが古いバージョンの場合は、古いバージョンの機能範囲で動作します。

- EUR Client Service
- EUR Web Plug-In

11.2.2 インストール手順

アップグレードインストールの手順を次に示します。

1. バージョン 8 以前の EUR からアップグレードする場合、古いバージョンの EUR をアンインストールします。

アンインストール方法については、インストールされているバージョンのマニュアルを参照してください。

2. 新しいバージョンの EUR をインストールします。

インストール方法は、新規にインストールする場合と同じです。参照先を次に示します。

- EUR Developer : 2.1
- EUR Server : 7.3.1
- EUR Server - Spool Service : 8.3.1
- EUR Server - Adapter : 9.4.1
- EUR Server - Spool Service Adapter : 9.5.1
- EUR Client : 10.4.1
- EUR Web Plug-In : 10.5

■参考

バージョン 8 以前の EUR Print Manager - Client Print ActiveX、および EUR Print Manager - Client Preview ActiveX は、ダウンロードパッケージを使用してインストールしていた場合に限り、EUR Web Plug-In と共存できます。EUR Print Manager - Client Print ActiveX、および EUR Print Manager - Client Preview ActiveX がインストールされているマシンに、EUR Web Plug-In を新規インストールしてください。

このとき、EUR Web Plug-In のインストールにもダウンロードパッケージを使用してください。マシン単位インストール、ユーザ単位インストールのどちらの方法でもインストールできます。EUR Print Manager - Client Print ActiveX、および EUR Print Manager - Client Preview ActiveX のインストール方法に合わせる必要はありません。

なお、ユーザ単位インストールの場合は、実行ユーザごとに標準ユーザ権限でインストールできます。

11.3 業務プログラムの修正と再配置

EUR バージョン 9 で製品構成を大幅に変更しているため、バージョン 8 以前の EUR からアップグレードする場合は、業務プログラムの修正が必要になることがあります。業務プログラムの修正が必要な場合を次に示します。

- EUR Web Plug-In を使用している場合

EUR Web Plug-In のクラス ID が変わるため、EUR Web Plug-In を呼び出す処理でクラス ID を直接指定しているときは、指定する値を変更してください。

ActiveX 起動部品または Java 起動部品のメソッドを使用してクラス ID を取得しているときは、業務プログラムの修正は不要です。新しいバージョンの EUR Web Plug-In 情報ファイル (EURPMPrintAX.inf または EURPMPreViewAX.inf) を EUR Server - Adapter 稼働マシンに配置すると、変更後のクラス ID が取得できます。

- コマンド起動部品 (eurpmc コマンド)、SS-コマンド起動部品 (eurpmlsc コマンド)、eurpmcepfviewer コマンド、および eurps コマンド (V8 互換機能) を使用している場合

コマンドの実行ファイルの格納先が変更になるため、コマンドの実行ファイルをフルパスで呼び出しているときは、呼び出し部分の処理を変更してください。

- JavaBeans 起動部品 (V8 互換機能) を使用している場合

プロパティファイル (EURPSManager.properties) にパス情報が含まれるため、業務プログラムにプロパティファイルを取り込んでいるときは、プロパティファイルを修正してリビルドしてください。

修正が完了したら、業務プログラムを再配置してください。

また、業務プログラムの修正は不要でも、マシンの設定変更が必要になることがあります。マシンの設定変更が必要な場合を次に示します。

- Java 起動部品、SS-Java 起動部品、および JavaBeans 起動部品 (V8 互換機能) を使用している場合
起動部品の格納先が変わるため、クラスパス、およびライブラリのパスの設定を変更してください。

- COBOL 起動部品を使用している場合

起動部品の格納先が変わるため、パスの設定を変更してください。

- コマンド起動部品 (eurpmc コマンド)、SS-コマンド起動部品 (eurpmlsc コマンド)、eurpmcepfviewer コマンド、および eurps コマンド (V8 互換機能) を使用している場合

コマンドの実行ファイルの格納先が変更になるため、コマンドの実行ファイルの格納先にパスを通して、パスの設定を変更してください。

11.4 ファイルの修正とリストア

[11.1 ファイルのバックアップ] でバックアップしたファイルの内容を、アップグレードするマシンのディレクトリ構成に合わせて修正し、アップグレードするマシンにリストアします。ファイルの修正およびリストアは、アップグレードするマシンのロケールに応じたエンコードで実施してください。

ファイルの修正方法については、次の説明を参照してください。

- 5.1.2 過去に作成したファイルを流用する
- 6.1.2 過去に作成したファイルを流用する

また、ファイルのリストア先については、次の説明を参照してください。

- 5.2 帳票サーバに準備するファイル
- 5.3 アプリケーションサーバに準備するファイル
- 5.4 運用に応じて格納先を決めるファイル
- 6.2.1 環境設定ファイルとは
- 6.3.1 構成定義ファイルとは

■注意

アップグレードするマシンが UNIX/Linux 環境の場合、次のことに注意してください。

- バージョン 5 以降で作成した帳票ファイルは、バイナリモードで転送してください。
- バージョン 4 で作成した帳票ファイルは、ASCII モードのまま転送してください。文字コード変換は必要ありません。
- 日本語 EUC ロケールでは、日本語 EUC のコードセット 3 には対応していません。

11.5 帳票管理 GUI サービスの再設定

帳票管理 GUI サービスを使用している場合、帳票管理 GUI サービスを再設定します。

11.5.1 EUR Web Plug-In のダウンロードパッケージの配置

帳票管理 GUI の初回接続時に、クライアント PC に EUR Web Plug-In をインストールさせる場合は、帳票管理 GUI の環境設定ファイル (EURPMRSGUI.ini) の OPTION セクションで指定したパスに、新しいバージョンの EUR Web Plug-In のダウンロードパッケージを配置します。

11.5.2 サービスプログラムの再インストール

新しいバージョンの帳票管理 GUI サービスのサービスプログラムを再インストールします。インストール方法については、「[7.8.4 サービスプログラムのインストール](#)」を参照してください。

11.5.3 起動部品の実環境設定

EUR Server - Adapter と EUR Server - Spool Service Adapter の環境設定をします。設定方法については、「[7.8.5 起動部品の環境設定](#)」を参照してください。

11.5.4 サービスの再登録・起動

Web/AP サーバに帳票管理 GUI サービスを再登録、起動します。

サービスの登録方法および起動方法については、Web/AP サーバのマニュアルを参照してください。

12

帳票システムを移行する

この章では、帳票システムの移行方法について説明します。作業の流れについては、「[1.1.3 システムを移行する場合の流れ](#)」を参照してください。

12.1 移行先マシンのセットアップ

移行先マシンをセットアップします。セットアップ方法については、次の説明を参照してください。

- 7. 帳票サーバを構築する
- 8. スプールサーバを帳票サーバとは別に構築する
- 9. アプリケーションサーバを帳票サーバとは別に構築する
- 10. クライアントを構築する

12.2 業務プログラムの修正と再配置

移行後の帳票システムの構成に合わせて、業務プログラムを修正して再配置します。

なお、EUR バージョン 9 でディレクトリ構成を大幅に変更しています。そのため、システム構成に変更はなくても、バージョン 8 以前の EUR からのアップグレードを伴う移行の場合は、業務プログラムの修正が必要になることがあります。詳細については、「11.3 業務プログラムの修正と再配置」を参照してください。

12.3 ファイルの修正とインポート

移行元マシンに格納されているファイルの内容を、移行先マシンのディレクトリ構成に合わせて修正して、移行先マシンにインポートします。ファイルの修正およびインポートは、移行先マシンのロケールに応じたエンコードで実施してください。

ファイルの修正方法については、次の説明を参照してください。

- 5.1.2 過去に作成したファイルを流用する
- 6.1.2 過去に作成したファイルを流用する

また、ファイルのインポート先については、次の説明を参照してください。

- 5.2 帳票サーバに準備するファイル
- 5.3 アプリケーションサーバに準備するファイル
- 5.4 運用に応じて格納先を決めるファイル
- 6.2.1 環境設定ファイルとは
- 6.3.1 構成定義ファイルとは

■注意

移行先のマシンが UNIX/Linux 環境の場合、次のことに注意してください。

- バージョン 5 以降で作成した帳票ファイルは、バイナリモードで転送してください。
- バージョン 4 で作成した帳票ファイルは、ASCII モードのまま転送してください。文字コード変換は必要ありません。
- 日本語 EUC ロケールでは、日本語 EUC のコードセット 3 には対応していません。

付録

付録 A Windows 環境の場合の注意

ここでは、Windows 環境に帳票システムを構築する場合の注意事項について説明します。

付録 A.1 共通の注意

- EUR Developer, および EUR Server のインストールは、管理者権限を持つユーザで実行してください。
インストール時に、OS から実行許可についてのダイアログが表示される場合があります。このときには、実行を許可する応答をしてください。
- EUR Developer, および EUR Server をデフォルトディレクトリにインストールした場合、環境設定ファイルは管理者権限で編集してください。
- EUR サーバ帳票出力機能の実行中に一時フォルダを操作しないでください。操作した場合、予期しないエラーが発生するおそれがあります。
- EUR Server のインストール先にデフォルトディレクトリを指定した場合の、各ファイルの格納先を次に示します。
 - 帳票ファイル
C:¥Program Files¥HITACHI¥EUR¥Server¥Form
 - 複数様式情報定義ファイル
C:¥Program Files¥HITACHI¥EUR¥Server¥Multi
 - 文書情報設定ファイル
C:¥Program Files¥HITACHI¥EUR¥Server¥DocInfo
 - 接続情報ファイル
C:¥Program Files¥HITACHI¥EUR¥Server¥DBInfo
 - 置き換え表管理情報ファイル
C:¥Program Files¥HITACHI¥EUR¥Server¥ReplaceItem
 - Acrobat JavaScript 定義ファイル
C:¥Program Files¥HITACHI¥EUR¥Server¥ScriptCnt
 - ビューアプレファレンス定義ファイル
C:¥Program Files¥HITACHI¥EUR¥Server¥Preference
 - 印刷日時出力定義ファイル
C:¥Program Files¥HITACHI¥EUR¥Server¥PrintDate
 - EUR Print Service の環境設定ファイル
C:¥Program Files¥HITACHI¥EUR¥Server¥PSEnv
 - 分割定義ファイルまたは仕分け定義ファイル

C:%Program Files%HITACHI%EUR%Server%Split

- 構成定義ファイル

EUR Server Service の構成定義ファイル

C:%Program Files%HITACHI%EUR%Server%Conf

EUR Server - Spool Service の構成定義ファイル

C:%Program Files%HITACHI%EUR%Spool%Conf

EUR Client Service の構成定義ファイル

C:%Program Files%HITACHI%EUR%Client%Conf

ファイル監視サービスの構成定義ファイル

C:%Program Files%HITACHI%EUR%FileMonitor%conf

- 制御情報付データファイル

BSP-RM 連携コマンド (eursmpr コマンド) の制御情報付データファイル

C:%Program Files%HITACHI%EUR%Eursmpr%divdata

- 起動パラメタファイル

BSP-RM 連携コマンド (eursmpr コマンド) の起動パラメタファイル

C:%Program Files%HITACHI%EUR%Eursmpr%runparam

ファイル監視サービスの起動パラメタファイル

C:%Program Files%HIATCHI%EUR%FileMonitor%runparam

- 帳票出力定義ファイル

C:%Program Files%HITACHI%EUR%Server%reportid

また、各ファイルの出力先は次に示すディレクトリに設定されます。

- ログファイル

EUR Developer, および EUR Server のログファイル

C:%Program Files%HITACHI%EUR%Log

EUR Client のログファイル

- EUR Client Service

C:%Users%<ログインユーザ>%AppData%Roaming%HITACHI%EUR

- EUR Web Plug-In

C:%Users%<ログインユーザ>%AppData%Local%Temp%Low

- 一時ファイル

EUR Server Service の一時ファイル

C:%Program Files%HITACHI%EUR%Server%Temp

EUR Server - Spool Service の一時ファイル

C:%Program Files%HITACHI%EUR%Spool%Temp

EUR Client Service の一時ファイル

C:\Users<ログインユーザ>\AppData\Roaming\HITACHI\EUR

EUR Web Plug-In の一時ファイル

C:\Users<ログインユーザ>\AppData\Local\Temp\Low

BSP-RM 連携コマンド (eursmpr コマンド) の一時ファイル

C:\Program Files\HITACHI\EUR\Eursmpr\temp

ファイル監視サービスの一時ファイル

C:\Program Files\HITACHI\EUR\FileMonitor\fmc\data

- PDF 形式ファイル

C:\Program Files\HITACHI\EUR\Server\PDF

- スプールデータ

C:\Program Files\HITACHI\EUR\Spool\ESF

- HTML ヘルプを使用すると参照した部分が表示済みの色で表示されます。これは Internet Explorer(R) で履歴を管理しているためです。この履歴は、EUR をアンインストール後に再インストールした場合や、更新インストールをしても引き継がれます。HTML ヘルプの履歴を削除したい場合は、HTML ヘルプのメニュー [オプション] - [インターネットオプション] で [履歴のクリア] ボタンをクリックしてください。

ただし、履歴を削除すると、使用する OS によっては Internet Explorer のブラウザの全参照履歴が削除されることがあるので注意してください。

- 環境設定ファイルに同じセクションまたは同じキーを複数指定しないでください。

付録 A.2 EUR Server Service, および EUR Server - Spool Service を使用する場合の注意

- 入出力フォルダにネットワークドライブを使用できません。
- 入出力フォルダに適切なアクセス権を設定してください。サービスを Local System で実行している場合は、Local System からアクセスできる必要があります。
- EUR Developer, および EUR Server をシステムフォルダ (Program Files) 以下にインストールした場合、帳票定義ファイルを配置するなどデフォルトディレクトリ内のデータを更新するには管理者権限が必要です。
- ファイルの入出力でネットワークパスを使用する場合は、EUR Server Service および EUR Server - Spool Service のログオンアカウントを適切なアクセス権を持つアカウントに変更してください。
- EUR Server Service を複数起動する場合は、EUR Server Service の起動管理定義で登録できる EUR Server Service の環境設定ファイルパスについて、次に示す登録はしないでください。
 - 同じディレクトリパスまたは同じファイルパスの複数登録
 - ディレクトリパスが登録されている場合、同じディレクトリパスの EURPM.ini のファイルパスでの登録

- EURPM.ini のファイルパスが登録されている場合、EURPM.ini の格納先ディレクトリのディレクトリパスでの登録

付録 A.3 EUR Server - Adapter, および EUR Server - Spool Service Adapter を使用する場合の注意

- ログファイルの出力先ディレクトリがシステムフォルダ (Program Files または Program Files (x86)) 以下にある場合で、EUR Server - Adapter, および EUR Server - Spool Service Adapter を管理者権限で実行しないときは、ログファイルの出力先ディレクトリではなく、リダイレクトフォルダにログファイルが出力されます。

例えば、ログファイルの出力先ディレクトリを変更しないで EUR Server - Adapter, および EUR Server - Spool Service Adapter をデフォルトディレクトリにインストールした場合、管理者権限で実行しないときは、次のディレクトリにログファイルが出力されます。

C:\%Users%<ログインユーザ>%AppData%Local%VirtualStore%Program Files%HITACHI%EUR%Log

- EUR Server - Adapter または EUR Server - Spool Service Adapter を使用する場合、呼び出すプログラムの動作モードに応じて、次のモジュールを使用してください。

32 ビットプログラムから呼び出すとき

- ActiveX 起動部品 (32 ビット版), または SS-ActiveX 起動部品 (32 ビット版)
- Java 起動部品 (32 ビット版), または SS-Java 起動部品 (32 ビット版)
- COBOL 起動部品 (32 ビット版)
- コマンド起動部品, または SS-コマンド起動部品

64 ビットプログラムから呼び出すとき

- ActiveX 起動部品 (64 ビット版), または SS-ActiveX 起動部品 (64 ビット版)
- Java 起動部品 (64 ビット版), または SS-Java 起動部品 (64 ビット版)
- COBOL 起動部品 (64 ビット版)
- コマンド起動部品※, または SS-コマンド起動部品※

注※ 32 ビットモードで動作します。

- EUR Server - Adapter または EUR Server - Spool Service Adapter で使用する環境設定ファイルのパスを任意のパスに変更している場合、環境設定ファイルでログの出力先を変更していても、EUR Server - Adapter または EUR Server - Spool Service Adapter の各起動部品の実行時に、次に示すファイルパスの環境設定ファイルが存在すると、そのファイルの LOGFILE キーに従った出力先ディレクトリに一部のログ情報が出力されることがあります。

EUR Server のインストール先ディレクトリ%Adapter%EURPMADP.ini

EUR Server のインストール先ディレクトリ%Spool Adapter%EURPMLSADP.ini

また、上記の場所に環境設定ファイルが存在しない場合は、次に示すディレクトリパスに一部ログ情報が出力されることがあります。

EUR Server のインストール先ディレクトリ%Log

付録 A.4 EUR Client を使用する場合の注意

構成定義ファイルの格納先ディレクトリがシステムフォルダ (Program Files または Program Files (x86)) 以下にある場合で、EUR Client を管理者権限で実行しないときは、構成定義ファイルを更新すると、構成定義ファイルの格納先ディレクトリではなく、リダイレクトフォルダにファイルが作成、更新されます。

付録 B UNIX/Linux 環境の場合の注意

ここでは、UNIX/Linux 環境に帳票システムを構築する場合の注意事項について説明します。

付録 B.1 共通の注意

- 環境設定ファイルに同じセクションまたは同じキーを複数指定しないでください。

付録 B.2 EUR Server Service, および EUR Server - Spool Service を使用する 場合の注意

- EUR Server Service または EUR Server - Spool Service を異なるロケールで使用する場合、EUR Server Service または EUR Server - Spool Service の起動管理定義の環境設定ファイルのパスに日本語が含まれていると文字を正しく判別できません。Server Service 制御コマンド (eurpmctrl コマンド) または Spool Service 制御コマンド (eurpmlsctrl コマンド) で該当する起動管理定義を定義し直してください。
- EUR Server Service を複数起動する場合は、EUR Server Service の起動管理定義で登録できる EUR Server Service の環境設定ファイルパスについて、次に示す登録はしないでください。
 - 同じディレクトリパスまたは同じファイルパスの複数登録
 - ディレクトリパスが登録されている場合、同じディレクトリパスの EURPM.ini のファイルパスでの登録
 - EURPM.ini のファイルパスが登録されている場合、EURPM.ini の格納先ディレクトリのディレクトリパスでの登録

付録 B.3 EUR Server - Adapter, および EUR Server - Spool Service Adapter を使用する場合の注意

- EUR Server - Adapter または EUR Server - Spool Service Adapter を使用する場合、呼び出すプログラムの動作モードに応じて、次のモジュールを使用してください。

32 ビットプログラムから呼び出すとき

- Java 起動部品 (32 ビット版), または SS-Java 起動部品 (32 ビット版)
- コマンド起動部品, または SS-コマンド起動部品
- COBOL 起動部品

64 ビットプログラムから呼び出すとき

- Java 起動部品 (64 ビット版), または SS-Java 起動部品 (64 ビット版)

- ・ コマンド起動部品※, または SS-コマンド起動部品※

注※ 32 ビットモードで動作します。

COBOL 起動部品の 64 ビットモードで動作するモジュールは、Windows 環境向けだけ提供しています。UNIX/Linux 環境向けには提供していません。

- 起動部品の機能を大量に同時に実行すると、OS のリソースの上限を超えて、EUR がタイムアウトする場合があります。起動部品の機能の同時実行数は 1000 以下となるように運用してください。なお、OS のリソース制限 (ulimit) の上限を増やすことで、起動部品の同時実行数の制限を緩和できます。リソース制限の設定については、OS のマニュアルを参照してください。
- EUR Server - Adapter または EUR Server - Spool Service Adapter で使用する環境設定ファイルのパスを任意のパスに変更している場合、環境設定ファイルでログの出力先を変更していても、EUR Server - Adapter または EUR Server - Spool Service Adapter の各起動部品の実行時に、次に示すファイルパスの環境設定ファイルが存在すると、そのファイルの LOGFILE キーに従った出力先ディレクトリに一部のログ情報が出力されることがあります。

```
/var/opt/eur/adapter/EURPMADP.ini
```

```
/var/opt/eur/spool-adp/EURPMLSADP.ini
```

また、上記の場所に環境設定ファイルが存在しない場合は、次に示すディレクトリパスに一部ログ情報が出力されることがあります。

```
/var/opt/eur/log
```

付録 B.4 EUR Server Service, および EUR Server - Spool Service を HP-UX 環境で使用する際の注意

OS の問題によって、EUR Server Service または EUR Server - Spool Service が応答しなくなることがあります。このようなときには次の手順で対応してください。

1. ps コマンドで EUR Server Service または EUR Server - Spool Service のプロセス ID を確認します。

- EUR Server Service の場合

```
# ps -ef | grep eurpmd  
root プロセスID 1 0 hh:mm:ss ? 0:00 /opt/eur/server/bin/eurpmd
```

- EUR Server - Spool Service の場合

```
# ps -ef | grep eurpmlsd  
root プロセスID 1 0 hh:mm:ss ? 0:00 /opt/eur/spool/bin/eurpmlsd
```

2. kill コマンドで EUR Server Service または EUR Server - Spool Service のプロセス ID に停止信号を送ります。

```
# kill -9 プロセスID
```

なお、この OS の問題は次のどちらかを実施すると回避できます。

- 対策パッチ「PHCO_31553」を適用する
- 環境変数「PTHREAD_COMPAT_MODE=1」を設定する

対策パッチの適用および環境変数の設定方法については、OSのマニュアルを参照してください。

付録 B.5 一時フォルダを使用する場合の注意

EUR サーバ帳票出力機能の実行中に一時フォルダを操作しないでください。操作した場合、予期しないエラーが発生するおそれがあります。

付録 C アンインストール

ここでは、EUR Developer、および EUR Server のアンインストールについて説明します。

付録 C.1 Windows 環境からアンインストールする

(1) アンインストールの前に

- アンインストールは、管理者権限を持つユーザで、かつ半角英数字のログインユーザ名で実施してください。ただし、ユーザ単位インストール用の EUR Web Plug-In ダウンロードパッケージを使用してインストールした EUR Web Plug-In のアンインストールは、標準ユーザ権限を持つユーザでも実施できます。
- EUR Client は、次のどちらかの方法でアンインストールできます。
 - [プログラムの機能] ダイアログから EUR Client をアンインストール
 - EUR Client 再配布用パッケージのサイレントアンインストールを実行
- EUR Web Plug-In のアンインストール方法は、EUR Web Plug-In をインストールしたときのインストール方法によって異なります。

EUR Client 再配布用パッケージからインストールまたはサイレントインストールした場合

次のどちらかの方法でアンインストールできます。

- [プログラムの機能] ダイアログから EUR Client をアンインストール
- EUR Client 再配布用パッケージのサイレントアンインストールを実行

EUR Web Plug-In ダウンロードパッケージからインストールした場合

ブラウザのメニューからアンインストールします。

(2) アンインストール手順

アンインストール手順を次に示します。どちらかの方法でアンインストールしてください。

なお、EUR Client または EUR Web Plug-In をサイレントアンインストールする方法については、「(3) サイレントアンインストール」を参照してください。

(a) [プログラムの機能] ダイアログを使用する

[プログラムの機能] ダイアログからアンインストールする手順を次に示します。

1. [スタート] メニューから、[コントロールパネル] - [プログラム] - [プログラムのアンインストール] を選択します。

[プログラムの機能] ダイアログが表示されます。

2. アンインストールする製品の [削除] ボタンをクリックします。

アンインストールを確認するダイアログが表示されます。

3. [はい] ボタンをクリックします。

製品がアンインストールされます。

アンインストールを実行すると、次に示す情報が削除されます。

- 対象製品関連ファイル（ディレクトリを含む）
- スタートメニュー
- レジストリ

(b) ブラウザのメニューを使用する (EUR Web Plug-In の場合)

EUR Web Plug-In を EUR Web Plug-In ダウンロードパッケージからインストールした場合は、ブラウザのメニューからアンインストールします。

なお、Internet Explorer では、複数のプログラムファイルを一度に選択できないため、印刷用の EUR Web Plug-In とプレビュー用の EUR Web Plug-In の両方をインストールしているときは、一つずつアンインストールしてください。

アンインストールするプログラムファイルの名前を次に示します。

EUR Web Plug-In - Print

印刷用の EUR Web Plug-In のプログラムファイルです。

EUR Web Plug-In - Preview

プレビュー用の EUR Web Plug-In のプログラムファイルです。


ブラウザのメニューからアンインストールする手順を次に示します。

Internet Explorer

1. メニューから [ツール] - [アドオンの管理] を選択します。

[アドオンの管理] ダイアログが表示されます。

2. EUR Web Plug-In のプログラムファイルをダブルクリックします。



[詳細情報] ダイアログが表示されます。

3. [削除] ボタンをクリックします。

EUR Web Plug-In がアンインストールされます。

(3) サイレントアンインストール

サイレントアンインストールは、アンインストール時にインストーラの画面でのユーザの応答を必要としないアンインストール方法です。

EUR Client または EUR Web Plug-In をサイレントアンインストールする場合は、EUR Client 再配布用パッケージ (EURPM-CL.exe) からサイレントアンインストールを実行します。

コマンドプロンプトなどから、サイレントアンインストールのパラメタを指定して EUR Client 再配布用パッケージ (EURPM-CL.exe) を実行すると、EUR Client または EUR Web Plug-In のサイレントアンインストールを実行します。

EUR Client 再配布用パッケージ (EURPM-CL.exe) でサイレントアンインストールを実行するときのパラメタの形式、指定例、および終了通知について、次に示します。

■形式

```
EURPM-CL.exe /x /s /v "
/qn
[ /STARTFROM=NETM ]
[ /REBOOT=R ]
[ /L*ログファイル名 ] "
```

(凡例)

△：半角空白を示します。

表 C-1 EUR Client 再配布用パッケージのサイレントアンインストールのパラメタ

項番	パラメタ	内容
1	/x	アンインストールするときに指定するパラメタです。必ず指定してください。
2	/s	サイレントモードを指定するパラメタです。必ず指定してください。EUR のインストーラを、ダイアログを表示せずに起動します。
3	/v	EUR のインストーラから呼び出す Windows Installer のパラメタを使用するために指定するパラメタです。必ず指定してください。Windows Installer で使用するパラメタ (項番 3~10) は「”」で囲みます。
4	/qn	Windows Installer を、ダイアログを表示せずに実行するために指定するパラメタです。必ず指定してください。
5	STARTFROM=NETM	アンインストールの結果ファイルを出力する場合に指定します。省略した場合は、アンインストールの結果ファイルを出力しません。
6	REBOOT=R	アンインストール直後の再起動を抑止する場合に指定します。省略した場合は、再起動を抑止しません。
7	/L*△ログファイル名 (凡例) △：半角空白を示します。	ログファイルの出力先をフルパスで指定します。空白を含む場合は「¥」で囲みます。 (例) /L* ¥”C:¥Temp Dir¥UnInstall.log¥” 省略した場合は、ログファイルを出力しません。

■指定例

```
EURPM-CL.exe /x /s /v”/qn STARTFROM=NETM REBOOT=R /L* C:¥Temp¥UnInstall.log”
```

■終了通知

• ログ出力

パラメタ「/L*」でログファイルを指定している場合、障害調査用の情報をログファイルに出力します。

ログファイルの出力に失敗した場合、インストーラはエラー終了します。

エラーを検知する場合は、Windows の終了コードをサイレントアンインストール実行後の%ERRORLEVEL %で取得してください。

• 終了コード

パラメタ「STARTFROM=NETM」を指定している場合、EUR Client 再配布用パッケージと同じフォルダに「_NETMRT」のファイル名で結果ファイルを出力します。結果ファイルには次の表に示す終了コードを出力します。ただし、終了コードを出力する前にエラーになった場合、結果ファイルは出力されません。

なお、結果ファイルの出力に失敗した場合、インストーラはエラー終了します。エラーの詳細は、パラメタ「/L*」で指定したログファイルに出力されます。

表 C-2 EUR Client 再配布用パッケージのサイレントアンインストールの終了コード

終了コード	意味
00	アンインストール成功
80	アンインストール失敗

(4) 手動で削除が必要なファイル

次に示すファイルはアンインストール時に自動で削除されません。手動で削除してください。

- 環境設定ファイル

- EURPM.ini
- EURPMCTRL.ini
- EURPMLS.ini
- EURPMADP.ini
- EURPMLSADP.ini
- EURPMRSGUI.ini
- EURPMCL.ini
- EURPS_ENV
- eursmpr.ini
- eurfm.ini
- eurivk.ini

- 構成定義ファイル

- Destination.conf
- PMPrinterClass.conf
- PrintDest.conf
- ServerPrinterClass.conf
- Distribution.conf
- userdef.conf
- ClientPrinterClass.conf
- addrdef.conf
- monitordef.conf

- 帳票出力定義ファイル

次に示すディレクトリ配下に格納されているファイル
 インストール先ディレクトリ¥Server¥reportid※

注※

帳票出力定義ファイルが存在しない場合は、アンインストール時に reportid ディレクトリが削除されます。

- そのほかの設定ファイル

printerinf
euraps.ini

- 帳票出力に使用するファイル

次に示すディレクトリ以外のディレクトリに格納されているファイル

インストール先ディレクトリ¥Server¥Program

インストール先ディレクトリ¥Spool¥Program

インストール先ディレクトリ¥Spool¥Program(x64)

付録 C.2 UNIX/Linux 環境からアンインストールする

(1) アンインストールの前に

- アンインストールは、スーパーユーザで実施してください。
- 起動中の EUR Server をすべて停止してください。
- Server Service 制御コマンド（eurpmctrl コマンド）で EUR Server Service の起動管理定義をすべて削除してください。

(2) アンインストール手順

アンインストール手順を次に示します。

1. 次に示すコマンドを実行します。

```
/etc/hitachi_setup
```

日立 PP インストーラが起動して、メインメニューが表示されます。

2. [D] を選択します。

PP 削除画面が表示されます。

3. アンインストールする製品にカーソルを移動させて、スペースキーを押します。

選択した製品の左側に「<@>」が表示されます。複数の製品を選択することもできます。

PP-NO.	VR	PP-NAME
<@>001 形名	バージョン番号	EUR Server Enterprise
:		
F) Forward B) Backward J) Down K) Up Space) Select/Unselect D) Delete Q) Quit		

4. [D] を入力します。

確認メッセージが表示されます。

```
Delete PP? (y: delete, n: cancel)==>
```

5. [y] または [Y] を入力します。

アンインストールが開始されます。[y] または [Y] 以外を選択すると、アンインストールが中止されて PP 削除画面に戻ります。

(3) 手動で削除が必要なファイル

次に示すファイルはアンインストール時に自動で削除されません。手動で削除してください。

• 環境設定ファイル

- EURPM.ini
- EURPMCTRL.ini
- EURPMLS.ini
- EURPMLSCTRL.ini
- EURPMADP.ini
- EURPMLSADP.ini
- EURPMRSGUI.ini
- eurps_env

• 構成定義ファイル

- Destination.conf
- PMPrinterClass.conf
- PrintDest.conf
- userdef.conf
- addrdef.conf

• 帳票出力定義ファイル

次に示すディレクトリ配下に格納されているファイル

```
/var/opt/usr/server/reportid/※
```

注※

帳票出力定義ファイルが存在しない場合は、アンインストール時にreportidディレクトリが削除されます。

• 起動管理定義ファイル

```
startdef.conf
```

• そのほかの設定ファイル

printerinf

付録 D このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報を示します。

付録 D.1 関連マニュアル

関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

(1) EUR のマニュアル

EUR の関連マニュアルを次に示します。

- はじめての帳票作成 (3020-7-532) ※
EUR 帳票作成機能をまだ使用したことのない人向けに、簡単な帳票を作成する方法について説明しています。
- EUR システム設計ガイド(UNIX(R)用) (3021-7-013)
EUR を使用した帳票システムの計画・設計時に検討が必要な内容について説明しています。
- EUR 帳票作成 操作ガイド (3021-7-016)
EUR 帳票作成機能を使用して帳票を作成する方法について説明しています。
- EUR 帳票作成 画面リファレンス (3021-7-017)
EUR 帳票作成機能で表示されるダイアログの内容について説明しています。
- uCosminexus EUR 帳票設計 (EUR Form 帳票) (3020-7-534) ※
EUR Form 帳票作成機能を使用して EUR Form 帳票を作成する方法について説明しています。
- EUR 帳票出力 EUR Designer/EUR Viewer 編 (3021-7-018)
EUR Designer または EUR Viewer を使用して、クライアント環境で帳票を出力する方法について説明しています。
- uCosminexus EUR クライアント帳票出力 (3020-7-535) ※
EUR クライアント帳票出力機能の V8 互換機能を使用して、クライアント環境で帳票を出力する方法について説明しています。
- EUR 帳票出力 機能解説 EUR Server 編(UNIX(R)用) (3021-7-020)
EUR サーバ帳票出力機能を使って帳票を出力する方法について説明しています。
- EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編(UNIX(R)用) (3021-7-022)
EUR サーバ帳票出力機能を使って帳票を出力するときに使用する API や入力ファイルの設定方法について説明しています。
- uCosminexus EUR サーバ帳票出力 (3020-7-536) ※
EUR Server の V8 互換機能を使用して、サーバ環境で帳票を出力する方法について説明しています。

- EUR データベース連携ガイド (3021-7-023)
データベースから抽出したデータを使って帳票を作成および出力する方法、および EUR 帳票作成機能のデータベースアクセス定義ウィンドウを使用する方法について説明しています。また、データベースの操作時に出力されるメッセージについても説明しています。
- EUR メッセージ (3021-7-024)
EUR を使用しているときに出力されるメッセージについて説明しています。
- EUR 用語集 (3021-7-025)
EUR シリーズマニュアル内で使用する用語について説明しています。なお、この用語集は日立ソフトウェアマニュアル公開サイトだけで参照できます。

注※

バージョン 8 のマニュアルを提供しています。バージョン 11 の製品に置き換えて参照してください。

(2) 関連ソフトウェアのマニュアル

関連ソフトウェアのマニュアルを次に示します。

- TPBroker ユーザーズガイド (3000-3-660)
- TPBroker Developer's Kit - Extension for C++ プログラマーズガイド (3000-3-680)
- TPBroker Object Transaction Monitor ユーザーズガイド (3000-3-689)
- COBOL2002 使用の手引 手引編 (3000-3-D42)
- COBOL2002 使用の手引 操作編 (3000-3-D43)
- COBOL2002 操作ガイド (3020-3-D47)
- COBOL2002 ユーザーズガイド (3020-3-D48)
- SEWB+/REPOSITORY 辞書設計ガイド (3020-3-698)
- SEWB+/REPOSITORY 辞書設計ガイド (3020-3-N82)
- DBPARTNER2 Client 操作ガイド (3020-6-027)
- DABroker (3020-6-031)
- HiRDB Version 8 UAP 開発ガイド (3020-6-356)
- HiRDB Version 8 メッセージ (3020-6-358)
- HiRDB Version 9 UAP 開発ガイド (3020-6-456)
- HiRDB Version 9 メッセージ (3020-6-458)
- JP1 Version 10 JP1/Audit Management - Manager 構築・運用ガイド (3021-3-165)

(3) このマニュアルでのマニュアル名表記


このマニュアルでは、マニュアル名について、次のように表記しています。

マニュアル名	表記
EUR システム設計ガイド(UNIX(R)用)	EUR システム設計ガイド
EUR システム構築ガイド(UNIX(R)用)	EUR システム構築ガイド
EUR 帳票出力 機能解説 EUR Server 編(UNIX(R)用)	EUR 帳票出力 機能解説 EUR Server 編
EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編(UNIX(R)用)	EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編
uCosminexus EUR 帳票設計 (EUR Form 帳票)	EUR 帳票設計 (EUR Form 帳票)
uCosminexus EUR クライアント帳票出力	EUR クライアント帳票出力
uCosminexus EUR サーバ帳票出力	EUR サーバ帳票出力
HiRDB Version 8 UAP 開発ガイド HiRDB Version 9 UAP 開発ガイド	HiRDB UAP 開発ガイド
HiRDB Version 8 メッセージ HiRDB Version 9 メッセージ	HiRDB メッセージ
JP1 Version 10 JP1/Audit Management - Manager 構築・運用ガイド	JP1/Audit Management - Manager 構築・運用ガイド

付録 D.2 EUR バージョン 11 での製品体系の変更

- 製品名称を変更しました。

EUR バージョン 11 での製品体系の変更について、次の図に示します。



(凡例) → : 製品のすべての機能を移行先の製品へ引き継ぎます。
 [] : []で示す製品の付加製品であることを示します。

付録 D.3 EUR バージョン 11 でのマニュアル体系の変更

- マニュアル名を変更しました。

EUR バージョン 11 でのマニュアル体系の変更について、次の表に示します。

EUR バージョン 10	EUR バージョン 11
EUR システム設計ガイド	<ul style="list-style-type: none">• Windows 版の EUR Server 製品を使用する場合 EUR システム設計ガイド(Windows(R)用)• UNIX 版の EUR Server 製品を使用する場合 EUR システム設計ガイド(UNIX(R)用)
EUR システム構築ガイド	<ul style="list-style-type: none">• Windows 版の EUR Server 製品を使用する場合 EUR システム構築ガイド(Windows(R)用)• UNIX 版の EUR Server 製品を使用する場合 EUR システム構築ガイド(UNIX(R)用)
EUR 帳票作成 操作ガイド	EUR 帳票作成 操作ガイド
EUR 帳票作成 画面リファレンス	EUR 帳票作成 画面リファレンス
EUR 帳票出力 機能解説 EUR Server 編	<ul style="list-style-type: none">• Windows 版の EUR Server 製品を使用する場合 EUR 帳票出力 機能解説 EUR Server 編(Windows(R)用)• UNIX 版の EUR Server 製品を使用する場合 EUR 帳票出力 機能解説 EUR Server 編(UNIX(R)用)
EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編	<ul style="list-style-type: none">• Windows 版の EUR Server 製品を使用する場合 EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編(Windows(R)用)• UNIX 版の EUR Server 製品を使用する場合 EUR 帳票出力 リファレンス EUR Server 編(UNIX(R)用)
EUR 帳票出力 EUR Designer/EUR Viewer 編	EUR 帳票出力 EUR Designer/EUR Viewer 編
EUR データベース連携ガイド	EUR データベース連携ガイド
EUR メッセージ	EUR メッセージ
EUR 用語集	EUR 用語集

EUR Server の V8 互換機能を使用する場合は、バージョン 8 対応のマニュアル「EUR サーバ帳票出力」を参照してください。Windows 環境では、インストール先フォルダ¥Print¥1041¥Help¥eurps.chm に統合ヘルプが格納されています。

クライアント帳票出力機能の V8 互換機能を使用する場合は、バージョン 8 対応のマニュアル「EUR クライアント帳票出力」を参照してください。Windows 環境では、次のフォルダにヘルプが格納されています。

- EUR Designer の場合
EUR Designer のインストール先フォルダ¥Designer¥1041¥Help¥euroutp.chm
- EUR Viewer の場合

付録 D.4 このマニュアルでの表記

このマニュアルでは、EUR の各製品について、次のように表記しています。

表記		製品名称
EUR Designer		Hitachi Report for SVF Series / EUR Designer
EUR Developer		Hitachi Report for SVF Series / EUR Developer
EUR Viewer		Hitachi Report for SVF Series / EUR Viewer
EUR Server	EUR Server Enterprise	Hitachi Report for SVF Series / EUR Server Enterprise
	EUR Server Standard	Hitachi Report for SVF Series / EUR Server Standard
EUR Server - Cipher option		Hitachi Report for SVF Series / EUR Server - Cipher option
EUR Server Print Edition		uCosminexus EUR Server Print Edition
EUR Print Manager - Client		uCosminexus EUR Print Manager - Client
EUR Print Manager - Report Server		uCosminexus EUR Print Manager - Report Server
EUR Print Service		uCosminexus EUR Print Service
EUR Print Service Enterprise		uCosminexus EUR Print Service Enterprise
EUR Form	EUR Form Service	uCosminexus EUR Form Service
EUR Form Service - Data Store option		uCosminexus EUR Form Service - Data Store option

EUR 以外の製品名称などについては、次のように表記しています。

表記	製品名称
BSP-RM	BSP-RM(R)
COBOL	COBOL2002
DABroker	DABroker 03-17 以降 DABroker 03-21 以降 DABroker(64) 03-20 以降 DABroker(64) 03-21 以降
HiRDB	HiRDB/Run Time Version 8 08-00 以降 HiRDB/Developer's Kit Version 8 08-00 以降 HiRDB/Run Time Version 8(64) 08-00 以降 HiRDB/Developer's Kit Version 8(64) 08-00 以降 HiRDB/Run Time Version 9 09-00 以降 HiRDB/Developer's Kit Version 9 09-00 以降

表記		製品名称
HiRDB		HiRDB/Developer's Suite Version 9 09-00 以降 HiRDB/Run Time Version 9(64) 09-00 以降 HiRDB/Developer's Kit Version 9(64) 09-00 以降 HiRDB Server Version 9 09-00 以降 HiRDB Server with Additional Function Version 9 09-00 以降
IPF		Itanium(R) Processor Family
Linux	Linux 6	Red Hat(R) Enterprise Linux(R) Server 6 (64-bit x86_64)
	Linux 7	Red Hat(R) Enterprise Linux(R) Server 7 (64-bit x86_64)
ODBC Driver		EURODBC Driver
		DBPARTNER ODBC Driver 01-11 以降
Oracle	Oracle 10g	Oracle 10g 10.1.0 Oracle 10g 10.2.0
	Oracle 11g	Oracle Database 11g 11.1.0 Oracle Database 11g R2 11.2.0
SEWB+		Software Engineering Workbench+
Hitachi Application Server		Hitachi Application Server uCosminexus Application Server uCosminexus Application Server Enterprise uCosminexus Application Server Standard
UNIX	AIX	AIX V6.1 AIX V7.1 AIX V7.2
	HP-UX	HP-UX 11i V3(IPF)

このほか、このマニュアルでは、次に示す表記を使用しています。

- EUR の各製品を区別する必要がない場合は、総称して EUR と表記します。
- EUR Designer, EUR Developer の帳票作成機能を「EUR 帳票作成機能」と表記します。
- EUR Developer の EUR Form 帳票作成機能を「EUR 帳票作成機能 (EUR Form 帳票)」と表記します。
- EUR Designer, EUR Developer, EUR Viewer のクライアント環境での帳票出力機能を「EUR クライアント帳票出力機能」と表記します。
- EUR Developer, EUR Server Enterprise, EUR Server Standard のサーバ環境での帳票出力機能を「EUR サーバ帳票出力機能」と表記します。

付録 D.5 このマニュアルで使用する略語

このマニュアルで使用する英略語を次に示します。

英略語	英字での表記
API	Application Programming Interface
ASP	Active Server Pages
BOM	Byte Order Mark
COBOL	COmmon Business Oriented Language
CPI	Characters Per Inch
CSV	Comma Separated Value
DLL	Dynamic Linking Library
DPI	Dot Per Inch
EAN	European Article Number
EJB	Enterprise JavaBeans
EMF	Enhanced Metafile
EOF	End Of File
EUR	End-User Reporting
GIF	Graphics Interchange Format
GUI	Graphical User Interface
HTTP	Hyper Text Transfer Protocol
ID	IDentifier
IPF	Itanium(R) Processor Family
ISO	International Organization for Standardization
JAN	Japanese Article Number
JDK	Java™ Development Kit
JIS	Japanese Industrial Standards
JPEG	Joint Photographic Experts Group
JSP	Java Server Pages
LAN	Local Area Network
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol
LIPS	LBP Image Processing System
LPI	Lines Per Inch

英略語	英字での表記
MFC	Microsoft Foundation Class
MIME	Multipurpose Internet Mail Extension
MSI	Microsoft Windows Installer
MUI	Multi User Interface
OCR	Optical Character Reader
OCX	OLE Custom Control (OLE Control eXtension)
ODBC	Open Database Connectivity
OLE	Object Linking and Embedding
PCF	Portable Compiled Format
PDF	Portable Document Format
PDL	Page Description Language
PNG	Portable Network Graphics
RPM	RPM Package Manager
SSL	Secure Sockets Layer
TIFF	Tagged Image File Format
TLS	Transport Layer Security
UAP	User Application Program
UPC	Universal Product Code
WAN	Wide Area Network
XML	eXtensible Mark-up Language

付録 D.6 KB (キロバイト) などの単位表記について

1KB (キロバイト), 1MB (メガバイト), 1GB (ギガバイト), 1TB (テラバイト) はそれぞれ 1,024 バイト, 1,024² バイト, 1,024³ バイト, 1,024⁴ バイトです。

索引

A

- Acrobat JavaScript 定義ファイル [格納先] 70
- Acrobat JavaScript ファイル [格納先] 70
- ActiveX 起動部品 35
- ASP.NET を使用する 35

B

- BSP-RM 連携コマンド 50

C

- COBOL 起動部品 47
- COBOL を使用する 47

E

- EUR Application Service 動作設定ファイル 70
- [EUR Client 構成定義] ダイアログ 120
- EUR Client 再配布用パッケージを使用したインストール 225
- EURPM.Exec 35
- EURPMAdapterForJava クラス 40
- EURPMADPLib.EURPMAdapter クラス 35
- eurpmcepfviewer コマンド 61
- eurpmctrl 151
- EURPMCTRL.exe 151
- eurpmc コマンド 50
- EURPMException クラス 40
- EURPMLS.Exec 37
- EURPMLSAdapterForJava クラス 42
- EURPMLSADPLib.EURPMLSAdapter クラス 37
- eurpmlsctrl 165
- eurpmlsc コマンド 50
- EURPMLSException クラス 42
- EUR Print Service の環境設定ファイル [ファイル名と格納先] 85
- EUR Server Enterprise [位置づけ] 21
- EUR Server Service 稼働マシンに準備するファイル 69

- [EUR Server Service 起動管理] ダイアログ 148
- [EUR Server Service 起動管理] ダイアログを使用した起動管理 146
- [EUR Server Service 構成定義] ダイアログ
 - [出力先] タブ 95
 - [プリンタクラス] タブ 100
- EUR Server Service の稼働状態を確認する [Server Service 制御コマンド] 158
- EUR Server Service の起動管理設定 146
- EUR Server Service の自動起動の設定をする [Server Service 制御コマンド] 159
- EUR Server Service を起動する [Server Service 制御コマンド] 156
- EUR Server Service を停止する [Server Service 制御コマンド] 157
- EUR Server Standard [位置づけ] 21
- EUR Server の種類 21
- EUR Server - Adapter 稼働マシンに準備するファイル 72
- EUR Server - Adapter または EUR Server - Spool Service Adapter で使用する環境設定ファイルのパスを指定する場合 [ファイル名と格納先] 87
- EUR Server - Spool Service の稼働状態を確認する [Spool Service 制御コマンド] 169
- EUR Server - Spool Service の起動管理設定 165
- EUR Server - Spool Service を起動する [Spool Service 制御コマンド] 168
- EUR Server - Spool Service を停止する [Spool Service 制御コマンド] 169
- eursmpr コマンド 50
- [EUR Spool Service 構成定義] ダイアログ
 - [帳票振り分け] タブ 109
 - [プリンタクラス] タブ 105
 - [ユーザ定義] タブ 114
- EUR Web Plug-In 情報ファイル 180
- EUR Web Plug-In 情報ファイル [格納先] 72
- EUR Web Plug-In ダウンロードパッケージを使用したインストール 225
- EUR フォントファイル 125

EUR フォントファイル作成ツール 125

EUR をアップグレードする 229

expedf32 コマンド 125

J

Java 起動部品 40

Java を使用する 40

JP.co.Hitachi.soft.EURPMLS パッケージ 42

JP.co.Hitachi.soft.EURPM パッケージ 40

JSP を使用する 40

P

PDF 仕分け定義ファイル [格納先] 72

S

SS-ActiveX 起動部品 35

SS-Java 起動部品 40

SS-コマンド起動部品 50

U

UNIX/Linux 環境の場合の注意 247

V

VBScript を使用する 35

Visual Basic .NET を使用する 35

Visual Basic を使用する 35

W

Windows 環境の場合の注意 242

あ

アップグレードインストール 232

アップグレード前にバックアップするファイル 230

アプリケーションサーバに準備するファイル 72

アプリケーションサーバを帳票サーバとは別に構築する 201

アンインストール [UNIX/Linux 環境] 255

アンインストール [Windows 環境] 250

暗号化設定ファイル [格納先] 72

い

印刷先定義ファイル [作成方法] 102

印刷日時出力定義ファイル [格納先] 70

インストール後に作成されるディレクトリ

EUR Client 224

EUR Developer 24

EUR Server 132

EUR Server - Adapter 206

EUR Server - Spool Service 191

EUR Server - Spool Service Adapter 210

インストール方法

EUR Client 221

EUR Developer 23

EUR Server 131

EUR Server - Adapter 205

EUR Server - Spool Service 190

EUR Server - Spool Service Adapter 209

EUR Web Plug-In 225

インポートするファイル

アプリケーションサーバ 212

クライアント 227

スプールサーバ 194

帳票サーバ 144

う

運用に応じて格納先を決めるファイル 73

え

エラー情報 [Server Service 制御コマンド] 160

エラー情報 [Spool Service 制御コマンド] 170

お

置き換え表管理情報ファイル [格納先] 69

置き換え表ファイル [格納先] 70

オプション

EUR フォントファイル作成ツール 126

Server Service 制御コマンド 151

Spool Service 制御コマンド 166

か

- 開発環境〔システム構成〕 20
- 過去に作成したファイルを流用する〔出力環境を設定するファイル〕 78
- 過去に作成したファイルを流用する〔出力内容を設定するファイル〕 68
- 画像ファイル〔格納先〕 69
- 可変記号値定義ファイル〔格納先〕 72
- 環境設定ファイルのファイル名と格納先 81
- 監査証跡管理システムとの連携 182
 - 監査ログ管理サーバの構築 182
 - 監査ログ収集対象サーバの構築 182
- 監査ログ 182
- 監視定義ファイル〔作成方法〕 123

き

- 起動管理定義 146
- 起動管理定義の登録内容を確認する〔Server Service 制御コマンド〕 153
- 起動管理定義の登録内容を確認する〔Spool Service 制御コマンド〕 167
- 起動管理定義を削除する〔Server Service 制御コマンド〕 156
- 起動管理定義を削除する〔ダイアログ〕 147
- 起動管理定義を登録する〔Server Service 制御コマンド〕 152
- 起動管理定義を登録する〔ダイアログ〕 146
- 起動管理定義を変更する〔Server Service 制御コマンド〕 155
- 起動管理定義を変更する〔Spool Service 制御コマンド〕 167
- 起動管理定義を変更する〔ダイアログ〕 147
- 起動パラメタファイル〔格納先〕 72
- 起動部品の実環境設定〔帳票管理 GUI〕 175
- 起動部品の実環境設定〔配送サービス〕 177
- 起動部品の設定〔業務プログラム〕 179
- 業務プログラムの作成を支援するインタフェース〔クライアント〕 59
- 業務プログラムの作成を支援するインタフェース〔サーバ〕 32

- 業務プログラムの修正と再配置 234
- 業務プログラムの配置と登録〔クライアント〕 228
- 業務プログラムの配置と登録〔サーバ〕 179
- 拠点プリンタクラス定義ファイル〔作成方法〕 103

く

- クライアントで動作する業務プログラムを作成する 58
- クライアントプリンタクラス定義ファイル〔作成方法〕 118
- クライアントを構築する 217

こ

- 構成定義ファイルの種類と格納先 89
- 構築作業の前に決めておくこと 19
- 構築できるサーバの種類 21
- 構築の流れ
 - アプリケーションサーバを帳票サーバとは別に構築する場合 202
 - クライアントを構築する場合 218
 - スプールサーバを帳票サーバとは別に構築する場合 188
 - 帳票サーバを構築する場合 129
- コマンド起動部品 50
- コマンドの構文
 - EUR フォントファイル作成ツール 125
- コマンドを使用する 50

さ

- サーバで動作する業務プログラムを作成する 31
- サーバで動作する業務プログラムを作成する場合の注意 57
 - [サービスの追加] ダイアログ 149
 - [サービスの変更] ダイアログ 150
- サービスプログラムのインストール〔帳票管理 GUI〕 175
- サービスプログラムのインストール〔配送サービス〕 177
- サイレントアンインストール〔EUR Client および EUR Web Plug-In〕 252
- サイレントインストール〔EUR Client および EUR Web Plug-In〕 221, 225

作業の流れ

- 帳票システムの EUR をアップグレードする場合 17
- 帳票システムを移行する場合 18
- 帳票システムを新規作成する場合 16

し

- しおり定義ファイル [格納先] 72

事前準備

- アプリケーションサーバを帳票サーバとは別に構築する場合 203
- クライアントを構築する場合 219
- スプールサーバを帳票サーバとは別に構築する場合 189
- 帳票サーバを構築する場合 130

- 実現できる機能 [ActiveX 起動部品] 36
 - 実現できる機能 [BSP-RM 連携コマンド] 54, 55
 - 実現できる機能 [COBOL 起動部品] 47
 - 実現できる機能 [eurpmcepfviewer コマンド] 61
 - 実現できる機能 [eurpmc コマンド] 50
 - 実現できる機能 [eurpmlsc コマンド] 52
 - 実現できる機能 [EUR Web Plug-In] 63
 - 実現できる機能 [Java 起動部品] 40
 - 実現できる機能 [SS-ActiveX 起動部品] 38
 - 実現できる機能 [SS-Java 起動部品] 42
 - 自動起動の設定 [Server Service] 162
 - 終了コード [Server Service 制御コマンド] 162
 - 終了コード [Spool Service 制御コマンド] 171
 - 出力先定義ファイル [作成方法] 92
 - [出力先の追加] ダイアログ 96
 - [出力先の変更] ダイアログ 97
 - 出力先を削除する 94
 - 出力先を登録する 93
 - 出力先を変更する 93
- ### 準備の流れ
- 過去に作成したファイルを流用する場合 [出力環境を設定するファイル] 78
 - 過去に作成したファイルを流用する場合 [出力内容を設定するファイル] 68
 - ファイルを新規作成する場合 [出力環境を設定するファイル] 77

- ファイルを新規作成する場合 [出力内容を設定するファイル] 67

- 仕分け定義ファイル [格納先] 73

す

- スプールサーバを帳票サーバとは別に構築する 187

せ

- 制御情報付データファイル [格納先] 72
- 接続情報ファイル [格納先] 69

た

- ダウンロードパッケージの配置 [帳票管理 GUI] 174

ち

- 帳票管理 GUI サービスの再設定 236
- 帳票管理 GUI サービスの設定 174
- 帳票管理 GUI を呼び出すには 43
- 帳票サーバに準備するファイル 69
- 帳票サーバプリンタクラス定義ファイル [作成方法] 97
- 帳票サーバを構築する 128
- 帳票システムの構成要素 20
- 帳票システムの構築の流れ 16
- 帳票システムを移行する 237
- 帳票出力環境 [システム構成] 20
- 帳票出力定義ファイル [格納先] 70
- 帳票セット指定ファイル [格納先] 72
- 帳票の出力環境を設定するファイルを準備する 75
- 帳票の出力内容を設定するファイルを準備する 65
- 帳票ファイル [格納先] 69
 - [帳票振り分け定義の追加] ダイアログ 110
 - [帳票振り分け定義の変更] ダイアログ 112
- 帳票振り分け定義ファイル [作成方法] 107
- 帳票振り分け定義を削除する 109
- 帳票振り分け定義を登録する 107
- 帳票振り分け定義を変更する 108

て

- テスト印刷設定ファイル [格納先] 70

は

配送サービスの設定 177

ひ

ビューアプレファレンス定義ファイル〔格納先〕 70

ふ

ファイル監視サービス 55

ファイル監視サービスの起動管理設定〔アプリケーションサーバ〕 213

ファイル監視サービスの起動管理設定〔帳票サーバ〕 173

ファイル監視サービスを使用する 55

ファイルの作成方法

EUR フォントファイル 125

環境設定ファイル 87

構成定義ファイル 91

ファイルを新規作成する〔出力環境を設定するファイル〕 76

ファイルを新規作成する〔出力内容を設定するファイル〕 66

複数様式情報定義ファイル〔格納先〕 69

〔プリンタクラスの追加〕 ダイアログ〔EUR Client〕 122

〔プリンタクラスの追加〕 ダイアログ〔EUR Server Service〕 101

〔プリンタクラスの追加〕 ダイアログ〔EUR Server - Spool Service〕 106

〔プリンタクラスの変更〕 ダイアログ〔EUR Client〕 123

〔プリンタクラスの変更〕 ダイアログ〔EUR Server Service〕 102

〔プリンタクラスの変更〕 ダイアログ〔EUR Server - Spool Service〕 107

プリンタクラスを削除する〔クライアント〕 120

プリンタクラスを削除する〔スプールサーバ〕 104

プリンタクラスを削除する〔帳票サーバ〕 99

プリンタクラスを登録する〔クライアント〕 118

プリンタクラスを登録する〔スプールサーバ〕 103

プリンタクラスを登録する〔帳票サーバ〕 98

プリンタクラスを変更する〔クライアント〕 119

プリンタクラスを変更する〔スプールサーバ〕 104

プリンタクラスを変更する〔帳票サーバ〕 98

プリンタ定義ファイル〔格納先〕 69

分割定義ファイル〔格納先〕 73

文書しおり定義ファイル〔格納先〕 72

文書情報設定ファイル〔格納先〕 69

ま

マッピングデータファイル〔格納先〕 72

マニュアルの説明で使用するシステム構成 20

ゆ

ユーザ管理ファイル〔作成方法〕 112

ユーザ定義データファイル〔格納先〕 72

〔ユーザ定義の追加〕 ダイアログ 115

〔ユーザ定義の変更〕 ダイアログ 118

ユーザ定義を削除する 113

ユーザ定義を登録する 112

ユーザ定義を変更する 113

 株式会社 日立製作所

〒100-8280 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
