

Hitachi Application Server V10 GUI リファレンス (UNIX[®]用)

文法書

3021-3-417-20

前書き

■ 対象製品

適用 OS : Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform (AMD/Intel 64)、Red Hat Enterprise Linux 5 (AMD/Intel 64)、Red Hat Enterprise Linux Server 6 (64-bit x86_64)、Red Hat Enterprise Linux Server 7 (64-bit x86_64)

P-9W43-5KA1 Hitachi Application Server 10-11

注 このマニュアルで「AIX の場合」と表記している個所については、この製品ではサポートしていません。

適用 OS については、上記以外にもご利用になれる場合があります。詳細はリリースノートでご確認ください。

■ 輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

■ 商標類

HITACHI、Cosminexus、HA モニタ、HiRDB、JP1、uCosminexus、Virtage は、株式会社日立製作所の商標または登録商標です。

AMD は、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。

IBM、AIX は、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corporation の商標です。

IBM、POWER は、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corporation の商標です。

IBM、WebSphere は、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corporation の商標です。

Intel は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。

Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Linux は、Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft および Excel は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft および Hyper-V は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft および SQL Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft および Visual C++ は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Oracle と Java は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

RC4 は、米国 EMC コーポレーションの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Red Hat は、米国およびその他の国で Red Hat, Inc. の登録商標もしくは商標です。

RSA および BSAFE は、米国 EMC コーポレーションの米国およびその他の国における商標または登録商標です。



UNIX は、The Open Group の米国ならびに他の国における登録商標です。

W3C は、World Wide Web Consortium の商標（多数の国において登録された）です。

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他記載の会社名、製品名などは、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

本製品は、米国 EMC コーポレーションの RSA BSAFE[®]ソフトウェアを搭載しています。

This product includes software developed by Ben Laurie for use in the Apache-SSL HTTP server project.

Portions of this software were developed at the National Center for Supercomputing Applications (NCSA) at the University of Illinois at Urbana-Champaign.

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

This software contains code derived from the RSA Data Security Inc. MD5 Message-Digest Algorithm, including various modifications by Spyglass Inc., Carnegie Mellon University, and Bell Communications Research, Inc (Bellcore).

Regular expression support is provided by the PCRE library package, which is open source software, written by Philip Hazel, and copyright by the University of Cambridge, England. The original software is available from <ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/programming/pcre/>

This product includes software developed by Ralf S. Engelschall <rse@engelschall.com> for use in the mod_ssl project (<http://www.modssl.org/>).

This product includes software developed by IAIK of Graz University of Technology.

This product includes software developed by Daisuke Okajima and Kohsuke Kawaguchi (<http://relaxngcc.sf.net/>).

This product includes software developed by Andy Clark.

Java is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

HITACHI
Inspire the Next

株式会社 日立製作所



■ 発行

2015 年 11 月 3021-3-417-20

■ 著作権

Copyright (C) 2014, 2015, Hitachi, Ltd.

Copyright (C) 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

変更内容

変更内容(3021-3-417-20)

Hitachi Application Server 10-11

追加・変更内容	変更箇所
Hitachi Application Server に次の適用 OS を追加した。 <ul style="list-style-type: none">Red Hat Enterprise Linux[®] Server 7 (64-bit x86_64)	-

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

はじめに

■ マニュアルの目的

このマニュアルでは、Administration Console が表示する画面のレイアウト、表示項目、および設定項目などについて説明します。このマニュアルを利用することで、Administration Console の画面項目を確認し、操作が続行できることを目的とします。

■ 対象読者

このマニュアルは次の方を対象読者としています。

- システム構築者

前提知識を次に示します。

- システム構築者
 - Windows または UNIX の操作に関する知識
 - Application Server の構築に関する知識
 - Java EE 標準仕様に関する知識
 - システム構築で使用する周辺環境（データベース、ネットワーク、ジョブ管理など）に関する知識

■ 関連マニュアルの表記

関連マニュアル、およびこのマニュアルで使用している関連マニュアル名の表記を次の表に示します。

表記	正式名称	資料番号
ユーザーズガイド	<i>Hitachi Application Server V10 ユーザーズガイド (UNIX[®]用)</i>	3021-3-415
GUI リファレンス	<i>Hitachi Application Server V10 GUI リファレンス (UNIX[®]用)</i>	3021-3-417
コマンドリファレンス	<i>Hitachi Application Server V10 コマンドリファレンス (UNIX[®]用)</i>	3021-3-419
定義リファレンス	<i>Hitachi Application Server V10 定義リファレンス (UNIX[®]用)</i>	3021-3-421
メッセージリファレンス	<i>Hitachi Application Server V10 メッセージリファレンス</i>	3021-3-422
API リファレンス	<i>Hitachi Application Server V10 API リファレンス</i>	3021-3-423

■ 製品名と機能名の表記

このマニュアルでは、製品名と機能名を次のように表記しています。

表記		製品名と機能名
Application Server		Hitachi Application Server
Application Server - Base		Hitachi Application Server - Base
Application Server - Optional License for Java		Hitachi Application Server - Optional License for Java
Application Server for Developers		Hitachi Application Server for Developers
APV		IBM Advanced POWER Virtualization
DAS		Domain Administration Server
ドメイン管理サーバ		
Developer's Kit for Java		Hitachi Developer's Kit for Java
Excel		Microsoft® Excel
Firefox		Firefox®
HiRDB	HiRDB Version 9	HiRDB Server Version 9
	HiRDB/Single Server	HiRDB/Single Server Version 9
HWS		Hitachi Web Server
Web Server		
Internet Explorer		Windows® Internet Explorer®
Java EE Server		Hitachi Java EE Server
JP1/AJS3		JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent
		JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager
		JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System 3 - View
JP1/IM		JP1 Version 10 JP1/Integrated Management - Manager
		JP1 Version 10 JP1/Integrated Management - View
Microsoft IIS	Microsoft IIS 7.5	Microsoft® Internet Information Services 7.5
	Microsoft IIS 8.0	Microsoft® Internet Information Services 8.0
	Microsoft IIS 8.5	Microsoft® Internet Information Services 8.5
Microsoft Visual C++		Microsoft® Visual C++®
Oracle	Oracle 11g	Oracle Database 11g
		Oracle Database 11g R2

表記		製品名と機能名	
	Oracle 12c	Oracle Database 12c	
SQL Server		Microsoft® SQL Server	
UNIX	AIX	AIX V6.1	
		AIX V7.1	
	Linux	Linux (AMD64 & Intel EM64T)	Red Hat Enterprise Linux® 5 Advanced Platform (AMD/Intel 64)
			Red Hat Enterprise Linux® 5 (AMD/Intel 64)
			Red Hat Enterprise Linux® Server 6 (64-bit x86_64)
			Red Hat Enterprise Linux® Server 7 (64-bit x86_64)
	Virtage		Hitachi Virtage
VMware ESX		VMware vSphere® ESX	
VMware vSphere ESXi		VMware vSphere® ESXi™	
Windows	Windows Server 2008 R2	Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard 日本語版	
		Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise 日本語版	
		Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Datacenter 日本語版	
	Windows Server 2012	Microsoft® Windows Server® 2012 Standard 日本語版	
		Microsoft® Windows Server® 2012 Datacenter 日本語版	
	Windows Server 2012 R2	Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard 日本語版	
		Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter 日本語版	
	Windows 7	Windows 7 x86	Microsoft® Windows® 7 Professional 日本語版(32ビット版)
			Microsoft® Windows® 7 Enterprise 日本語版(32ビット版)
			Microsoft® Windows® 7 Ultimate 日本語版(32ビット版)
		Windows 7 x64	Microsoft® Windows® 7 Professional 日本語版(64ビット版)
			Microsoft® Windows® 7 Enterprise 日本語版(64ビット版)
			Microsoft® Windows® 7 Ultimate 日本語版(64ビット版)
	Windows 8	Windows 8 x86	Windows® 8 Pro 日本語版(32ビット版)
			Windows® 8 Enterprise 日本語版(32ビット版)
		Windows 8 x64	Windows® 8 Pro 日本語版(64ビット版)
Windows® 8 Enterprise 日本語版(64ビット版)			

表記		製品名と機能名	
		Windows 8.1 x86	Windows [®] 8.1 Pro 日本語版(32 ビット版)
			Windows [®] 8.1 Enterprise 日本語版(32 ビット版)
	Windows 8.1 x64		Windows [®] 8.1 Pro 日本語版(64 ビット版)
			Windows [®] 8.1 Enterprise 日本語版(64 ビット版)
Windows 10	Windows 10 x64		Windows [®] 10 Pro 日本語版(64 ビット版)
			Windows [®] 10 Enterprise 日本語版(64 ビット版)
Windows Server Failover Cluster		Windows Server [®] Failover Cluster	
クラス別統計		日立クラス別統計	
パフォーマンストレーサ		Performance Tracer	
パフォーマンストレーサー			

Linux に関しては、バージョンごとに次のように表記することがあります。

表記		OS名
Red Hat Enterprise Linux 5	Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform (AMD/Intel 64)	Red Hat Enterprise Linux [®] 5 Advanced Platform (AMD/Intel 64)
	Red Hat Enterprise Linux 5 (AMD/Intel 64)	Red Hat Enterprise Linux [®] 5 (AMD/Intel 64)
Red Hat Enterprise Linux Server 6	Red Hat Enterprise Linux Server 6 (64-bit x86_64)	Red Hat Enterprise Linux [®] Server 6 (64-bit x86_64)
Red Hat Enterprise Linux Server 7	Red Hat Enterprise Linux Server 7 (64-bit x86_64)	Red Hat Enterprise Linux [®] Server 7 (64-bit x86_64)

■ 英略語

このマニュアルで使用している英略語を次に示します。

英略語	英字での表記
ACC	Application Client Cotainer
ACL	Access Control List
AES	Advanced Encryption Standard
API	Application Programming Interface
ASCII	American Standard Code for Information Interchange
BLOB	Binary Large Object

英略語	英字での表記
CA	Certificate Authority
CDI	Contexts and Dependency Injection
CGI	Common Gateway Interface
CMP	Container-Managed Persistence
CMT	Container-Managed Transaction
CopyGC	Copy Garbage Collection
CORBA	Common Object Request Broker Architecture
CPU	Central Processing Unit
CRL	Certificate Revocation List
CSR	Certificate Signing Request
CSV	Comma Separated Value
CVS	Concurrent Versions System
DBMS	Database Management System
DCOM	Distributed Component Object Model
DD	Deployment Descriptor
DDE	Dynamic Data Exchange
DER	Distinguished Encoding Rules
DES	Data Encryption Standard
DI	Dependency Injection
DLL	Dynamic Link Library
DMZ	Demilitarized Zone
DN	Distinguished Name
DNS	Domain Name System
DoS	Denial of Service
DSO	Dynamic Shared Object
DTD	Document Type Definition
EAR	Enterprise Archive
ear	
EIS	Enterprise Information System

英略語	英字での表記
EJB	Enterprise JavaBeans™
EJB QL	EJB™ Query Language
EL	Expression Language
EUC	Extended UNIX Code
FQDN	Fully Qualified Domain Name
FullGC	Full Garbage Collection
G1GC	Garbage First Garbage Collection
GC	Garbage Collection
GMS	Group Management Service
GMT	Greenwich Mean Time
GUI	Graphical User Interface
HA	High Availability
HTML	Hyper Text Markup Language
HTTP	Hyper Text Transfer Protocol
HTTPS	Hyper Text Transfer Protocol Security
I/O	Input/Output
ID	Identifier
IDE	Integrated Development Environment
IEC	International Electrotechnical Commission
IIOP	Internet Inter-Orb Protocol
IIS	Internet Information Services
IMAP	Internet Message Access Protocol
IP	Internet Protocol
IPv6	Internet Protocol Version 6
ISO	International Organization for Standardization
J2EE	J2EE™ Java™ 2 Platform, Enterprise Edition
JAAS	Java™ Authentication and Authorization Service
JACC	Java™ Authorization Service Provider Contract for Containers

英略語	英字での表記
JAF	JavaBeans™ Activation Framework Specification
JAR	Java™ Archive
jar	
JASPIC	Java™ Authentication Service Provider Interface for Containers
Java	Java™
Java EE	Java™ Platform, Enterprise Edition
Java EE RI	Java EE Reference Implementation
Java HotSpot Client VM	Java HotSpot™ Client Virtual Machine
Java Platform Debugger Architecture	Java™ Platform Debugger Architecture
JPDA	
Java SE	Java™ Platform, Standard Edition
Java VM	Java™ Virtual Machine
JVM	
JavaMail	JavaMail™
JAX-RPC	Java™ API for XML-based RPC
JAX-RS	Java™ API for RESTful Web Services
JAX-WS	Java™ API for XML-based Web Services
JAXB	Java™ Architecture for XML Binding
JAXP	Java™ API for XML Processing
JAXR	Java™ API for XML Registries
JCA	J2EE™ Connector Architecture
JDBC	Java™ Database Connectivity
	JDBC™
JDK	Java™ Development Kit
	JDK™
JIS	Japanese Industrial Standards
JMS	Java™ Message Service
JMX	Java™ Management Extensions

英略語	英字での表記
JNDI	Java Naming and Directory Interface™
JNI	Java™ Native Interface
JPA	Java™ Persistence API
JSF	JavaServer™ Faces
	JavaServer™ Faces Reference Implementation (RI) Version: 1.1_01 FCS
JSON-P	Java™ API for JSON Processing
JSP	JavaServer Pages™
	JSP™
JST	Japan Standard Time
JSTL	JavaServer Pages™ Standard Tag Library
JTA	Java™ Transaction API
JVMPI	Java™ Virtual Machine Profiler Interface
JVMTI	Java™ Virtual Machine Tool Interface
KVM	Kernel-based Virtual Machine
LAN	Local Area Network
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol
MAC	Message Authentication Code
MIME	Multipurpose Internet Mail Extensions
MPM	Multi-Processing Module
OASIS	Organization for the Advancement of Structured Information Standards
OMG	Object Management Group
ORB	Object Request Broker
OS	Operating System
OTS	Object Transaction Service
QNAME	Qualified Name
REST	Representational State Transfer
RMI	Remote Method Invocation
RPC	Remote Procedure Call
RSA	Rivest, Shamir and Adleman

英略語	英字での表記
SAAJ	SOAP with Attachments API for Java™
SAX	Simple API for XML
SEI	Service Endpoint Interface
Servlet	Java™ Servlet
SHA	Secure Hash Algorithm
SMAP	Source Map
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
SOAP	Simple Object Access Protocol
SSH	Secure Shell
ssh	
SSL	Secure Sockets Layer
StAX	Streaming API for XML
TCP	Transmission Control Protocol
TLD	Tag Library Descriptor
TLS	Transport Layer Security
UCS	Universal multi-octet coded Character Set
UDP	User Datagram Protocol
URI	Uniform Resource Identifier
URL	Uniform Resource Locator
URN	Uniform Resource Name
UTC	Coordinated Universal Time
UTF	UCS Transformation Format
UTF-8	8-bit UCS Transformation Format
VM	Virtual Machine
VTL	Velocity Template Language
W3C	World Wide Web Consortium
WAR	Web Archive
war	
WBEM	Web-Based Enterprise Management

英略語	英字での表記
WSDL	Web Services Description Language
XML	Extensible Markup Language

■ KB (キロバイト) などの単位表記について

1KB (キロバイト)、1MB (メガバイト)、1GB (ギガバイト)、1TB (テラバイト)、1PB (ペタバイト) はそれぞれ $1,024$ バイト、 $1,024^2$ バイト、 $1,024^3$ バイト、 $1,024^4$ バイト、 $1,024^5$ バイトです。

目次

前書き	2
変更内容	5
はじめに	6

1 GUI リファレンスの見方 20

1.1	Administration Console の画面構成および注意事項	21
1.2	GUI リファレンスで使用している記号	25

2 セットアップガイド 26

2.1	データベース接続設定ダイアログボックス	27
2.2	アプリケーションのデプロイダイアログボックス (セットアップガイド)	30

3 ホーム 33

3.1	ホームタブ	34
3.2	システムのステータスペイン (トポロジ表示)	36
3.3	システムのステータスペイン (リスト表示)	39
3.4	アプリケーションのステータスペイン	41
3.5	ヒープペイン	43
3.6	リソースのステータスペイン	46
3.7	メッセージペイン (ホームタブ)	48

4 運用 51

4.1	運用タブ	52
4.2	ドメイン管理サーバペイン (運用タブ)	54
4.3	ドメイン管理サーバのログタブ	55
4.4	ドメイン管理サーバのアプリケーションタブ	57
4.5	ドメイン管理サーバのリソースタブ	59
4.6	全サーバペイン (トポロジ表示)	61
4.7	全サーバペイン (リスト表示)	64
4.8	Java EE サーバのログタブ	67
4.9	Java EE サーバの基本情報タブ (運用タブ)	69
4.10	Java EE サーバのアプリケーションタブ	71
4.11	Java EE サーバのリソースタブ	74
4.12	Java EE サーバの関連タブ	76
4.13	Web サーバの基本情報タブ (運用タブ)	78

4.14	Web サーバのチューニングパラメータタブ (運用タブ)	80
4.15	Web サーバの関連タブ	82
4.16	パフォーマンスストレサの基本情報タブ	84
4.17	パフォーマンスストレサの関連タブ	86
4.18	全アプリケーションペイン (運用タブ)	88
4.19	アプリケーションのターゲットペイン	90
4.20	JDBC ペイン (運用タブ)	93
4.21	JDBC リソースペイン (運用タブ)	94
4.22	JDBC リソースのターゲットペイン	96
4.23	クラスタの Java EE サーバのログタブ	98
4.24	クラスタの Java EE サーバの基本情報タブ (運用タブ)	100
4.25	クラスタの Java EE サーバの関連タブ	102
4.26	全クラスタペイン (運用タブ)	104
4.27	クラスタの基本情報タブ (運用タブ)	106
4.28	クラスタのアプリケーションタブ	108
4.29	クラスタのサーバタブ (運用タブ)	111
4.30	クラスタのリソースタブ	113
4.31	クラスタの関連タブ	116
4.32	メッセージペイン (運用タブ)	118
5	構成管理 120	
5.1	構成管理タブ	121
5.2	ドメイン管理サーバペイン (構成管理タブ)	123
5.3	ドメイン管理サーバの基本情報ペイン	124
5.4	全サーバペイン (構成管理タブ)	126
5.5	サーバの新規作成ダイアログボックス (全サーバペイン)	129
5.6	Java EE サーバの基本情報タブ (構成管理タブ)	136
5.7	Java EE サーバのプロパティタブ	138
5.8	パフォーマンスストレサの基本情報ペイン	141
5.9	Web サーバの基本情報タブ (構成管理タブ)	143
5.10	Web サーバのチューニングパラメータタブ (構成管理タブ)	146
5.11	全ノードペイン	148
5.12	新規ノードの作成ダイアログボックス	150
5.13	ノードの基本情報ペイン	154
5.14	全アプリケーションペイン (構成管理タブ)	158
5.15	アプリケーションのデプロイダイアログボックス (構成管理タブ)	161
5.16	アプリケーションのリデプロイダイアログボックス	164
5.17	アプリケーションの基本情報タブ	166
5.18	アプリケーションのターゲットタブ	168

5.19	ターゲットの管理ダイアログボックス	171
5.20	JDBC ペイン (構成管理タブ)	172
5.21	JDBC リソースペイン (構成管理タブ)	173
5.22	JDBC リソースの新規作成ダイアログボックス	176
5.23	JDBC リソースの基本情報タブ	179
5.24	JDBC リソースの追加プロパティタブ	181
5.25	JDBC リソースのターゲットタブ	184
5.26	JDBC 接続プールペイン	186
5.27	接続プールの新規作成ダイアログボックス	188
5.28	JDBC 接続プールの基本情報タブ	192
5.29	JDBC 接続プールの設定タブ	194
5.30	JDBC 接続プールの追加プロパティタブ	197
5.31	JDBC 接続プールの JDBC リソースタブ	200
5.32	全構成ペイン	202
5.33	Java EE 設定ペイン	203
5.34	HTTP サービスペイン	204
5.35	HTTP リスナーペイン	205
5.36	HTTP リスナーの基本情報タブ	207
5.37	HTTP リスナーのサーバタブ	209
5.38	関連ペイン	211
5.39	関連の追加ダイアログボックス	213
5.40	クラスタの Java EE サーバの基本情報タブ (構成管理タブ)	216
5.41	クラスタの Java EE サーバのプロパティタブ	218
5.42	全クラスタペイン (構成管理タブ)	221
5.43	クラスタの新規作成ダイアログボックス	223
5.44	クラスタの基本情報タブ (構成管理タブ)	225
5.45	クラスタのサーバタブ (構成管理タブ)	227
5.46	サーバの新規作成ダイアログボックス (クラスタのサーバタブ)	229
5.47	スレッドプールペイン	230
5.48	スレッドプールの基本情報ペイン	232
5.49	スレッドプールの新規作成ダイアログボックス	234
5.50	Java VM 設定ペイン	236
5.51	トランザクションサービスペイン	238

6 設定 239

6.1	設定タブ	240
6.2	概要ペイン	241
6.3	ドメイン管理ペイン (ドメインの基本情報)	243
6.4	アカウントペイン	245

6.5	ホームペイン	246
6.6	メッセージペイン (設定タブ)	248
6.7	自動更新ペイン	250
6.8	ドメイン管理ペイン (表示設定)	252
6.9	バージョン情報ペイン	253

1

GUI リファレンスの見方


GUI リファレンスを読むために必要な情報について説明しています。

1.1 Administration Console の画面構成および注意事項

Administration Console の画面構成および注意事項について説明します。

画面構成

Administration Console にログインしたあとに表示される画面の構成について説明します。



[ホーム] タブ

システム全体の状況が確認できます。

[運用] タブ

システムの稼働状況が確認できます。

[構成管理] タブ

システムの構成を管理できます。

[設定] タブ

Administration Console 上の表示を設定、または変更できます。

ユーザ名


ログインしているユーザ名をリンクとして表示します。ユーザ名をクリックすると、[設定] タブの [アカウント] ペインへ移動し、パスワードを変更できます。

ドメイン名

ドメイン名をリンクとして表示します。ドメイン名をクリックすると、[設定] タブの [ドメイン管理] ペインへ移動し、ドメインの構成を確認できます。

[セットアップガイド] ボタン

Administration Console を使って Application Server の環境をセットアップできます。[セットアップガイド] ボタンをクリックしたときに表示される画面について次に示します。



[1. 基本構成のセットアップ] ボタン

システムの基本構成をセットアップするウィザードを表示します。

[2. データベース接続設定] ボタン

[データベース接続設定] ダイアログボックスを表示し、アプリケーションで利用するデータベース接続リソースを追加します。

[3. アプリケーションのデプロイ] ボタン

[アプリケーションのデプロイ] ダイアログボックスを表示し、動作させるアプリケーションを追加します。

[ログアウト] ボタン

Administration Console からログアウトします。

注意事項

Administration Console を使用する際の注意事項について説明します。

- 無効なペインに対して、[Tab] キーでフォーカスをセットしないでください。
- [F5] キーやブラウザの [更新] ボタンを使ってブラウザを更新した場合、ログイン画面が更新されません。
- 複数のユーザが同じユーザ ID で同時に操作する場合、Administration Console の挙動が不安定になります。
- [Tab] キーを長時間押し続けることで、フォーカスが Administration Console から外れてブラウザのタイトルバーに移った場合、ブラウザのタブのページタイトルが「Administration Console」から「#」へ変更されます。これはブラウザ固有の問題であり、Internet Explorer でだけ発生します。
- フォーカスが Administration Console の範囲外へ移動し、ブラウザのコンポーネントに移った場合や、ユーザが [Shift] + [Tab] を押し続けた場合、再度マウスで Administration Console をクリックしないかぎり、Administration Console にフォーカスが戻らないことがあります。
- Administration Console の URL を起動したあと、URL の最後に「#」が付与されます。「#」が最後に付与されている URL を開いた場合、エラーが発生することがあります。これはブラウザ固有の問題

であり、Internet Explorer 8 以前のブラウザで発生します。このため、ブックマークに Administration Console の URL を追加する場合は、「#」を削除してください。

- Flash Player のバージョンが 11.8.800.133 以前である場合、Administration Console 起動時にブラウザのタブのタイトルが壊れることがあります。この問題は 11.8.800.175 で修正されています。
- ブラウザを拡大、または縮小しても Administration Console のコンポーネントと文字のサイズは変更されません（拡大、または縮小はできません）。
- Administration Console の index.html を開いた場合、ブラウザのエンコードは UTF-8 になります。そのため、エンコードを手動で UTF-8 以外（Shift-JIS など）に変更した場合、Administration Console の表示は保証されません。
- Internet Explorer 8 を使用している場合にブラウザのエンコードを Shift-JIS に変更したときは、Javascript エラーが発生し、Administration Console に何も表示されなくなります。
- Internet Explorer 10 を使用している場合に、日本語環境でブラウザのエンコードを Shift-JIS に変更したときは、ヘルプボタンをクリックした際に、翻訳に関するダイアログが表示されます。エンコードが UTF-8 に設定されている場合は、このダイアログは表示されません。アプリケーションの起動確認の場合のブラウザ起動でも、同様の挙動が発生します。
- Internet Explorer 8 ではブラウザのエンコードを Shift-JIS に変更した場合、「移動しますか？」（can we move to?）という警告が表示され、ポップアップがブロックされます。この挙動は、エンコードが UTF-8 に設定されている場合は発生しません。
- データグリッドの列の幅が最小値よりも小さくなった場合、データグリッドの列にあるコンポーネント上にスクロールバーが表示されることがあります。
- Firefox 31 以降では、Administration Console が [Ctrl] + [+], または [Ctrl] + [-] でフルスクリーンに拡大または縮小された場合、Administration Console にスクロールバーが表示されることがあります。
- Firefox 31 以降では、Administration Console の画面サイズは [F11] キーを押しても変更されません。
- 新しい行を含むデータグリッドにテキストが表示されている場合、該当のテキストが長過ぎてオーバーフローしているときは、テキストは表示されません。
- フォーカスがタブバーの背後にあるヘルプアイコンに移動した場合、タブ間の遷移が発生しません。
- [ログアウト] ボタンをクリックすると Administration Console を更新します。この時「http://localhost:8080/admin/index.htm」を開こうとして 404 エラーが発生することがあります。この場合、index ファイルの拡張子を「htm」から「html」へ変更して、Administration Console のログインページを開いてください。
- Firefox 31 以降では同じブラウザで Administration Console に再ログインした場合、デフォルトフォーカスがログイン画面のユーザ ID 欄にないことがあります。この場合、ログイン画面をクリックしフォーカスを設定してください。
- ナビゲーションペインでツリー構造のノードを展開すると、展開したノードと次のツリーとの間に隙間が表示されたり、スクロールバーが表示されたりします。ノードを再度、展開または折りたたむことで、この表示は改善されます。

- コマンドプロンプトから作成、削除、または更新などの操作をした場合、操作の結果を反映するために Administration Console を更新してください。
- Firefox 31 以降でフォーカスが Administration Console にある場合、[F5] キーによるブラウザの更新は正常に動作しません。
- Administration Console では、同じボタン、またはリンクを連続してクリックしないでください。連続してクリックした場合、複数の処理が実行されることがあります。

1.2 GUI リファレンスで使用している記号

GUI リファレンスで使用している記号の意味について説明しています。

GUI リファレンスでは、次の表に示す記号を使用して記述しています。

記号	意味
[]	タブ名、ペイン名、ダイアログボックス名、およびボタン名などを示します。 (例 1) タブ名 [ホーム] タブ (例 2) ペイン名 [システムのステータス] ペイン (例 3) ダイアログボックス名 [データベース接続設定] ダイアログボックス (例 4) ボタン名 [一括起動] ボタン
斜体	可変値であることを示します。

2


セットアップガイド

Administration Console を使って Application Server の環境をセットアップできる [セットアップガイド] について説明しています。

2.1 データベース接続設定ダイアログボックス

[データベース接続設定] ダイアログボックスで、JDBC 接続プールと JDBC リソースを作成し、特定のサーバに設定します。JDBC リソースの作成に失敗した場合は、作成された JDBC コネクションプールはロールバックされます。

ダイアログボックスコンポーネント



ダイアログボックス項目一覧

[データベース接続設定] ダイアログボックスには次の JDBC 接続プールに関する項目が順に表示されます。

[名前] テキストボックス

JDBC 接続プール名を指定します。デフォルトでは、このテキストボックスには「default_pool」が表示されます。この項目は必須項目です。

[DB 種別] リストボックス

[DB 種別] リストボックスから、データベースの種別を選択します。次のどれかの種別を選択できます。

- HiRDB
- Oracle
- SQLServer

ただし、SQLServer はサポートしていません。このため、DB 種別として「SQLServer」を選択した場合の動作は保証されません。デフォルトでは、「*選択してください*」が選択されています。必須項目です。適切な DB タイプを選択してください。

[DB 名] テキストボックス

DB 名を指定します。[DB 種別] リストボックスで「HiRDB」を選択した場合、[DB 名] テキストボックスは空白となり編集できません。「Oracle」を選択した場合、[DB 名] テキストボックスには、編集可能なデフォルト値「sid」が表示されます。[DB 種別] リストボックスで「Oracle」が選択された場合にだけ、必須項目です。

[ホスト] テキストボックス

ホスト名を指定してください。デフォルトでは、このテキストボックスには「localhost」が表示されます。この項目は必須項目です。

[ポート番号] スピンボックス

任意のポート番号を指定してください。2~65535 の値を指定できます。この表示項目の最小値、および最大値をそれぞれ示します。

- 最小値：2
- 最大値：65535

[DB 種別] リストボックスで「*選択してください*」が選択されている場合、[ポート番号] スピンボックスは無効となります。[ポート番号] スピンボックスは、範囲外の値（65536）を表示します。

[ポート番号] スピンボックスは、[DB 種別] リストボックスで選択された DB タイプに基づいてデフォルトのポート番号を表示します。「HiRDB」および「Oracle」のポート番号のデフォルト値は、それぞれ「22200」、「1521」となります。

無効な値を指定した場合、フォーカスがスピンボックスの外に移動したあとに、[ポート番号] スピンボックスに選択された DB タイプのデフォルト値が表示されます。

[ユーザ ID] テキストボックス

指定されたデータベースに接続するために要求されるユーザー ID を指定してください。

[パスワード] テキストボックス

指定されたデータベースに接続するために要求されるパスワードを指定してください。パスワードはアスタリスク (*) で表示されます。

[データベース接続設定] ダイアログボックスは次の JDBC リソースに関する項目を表示します。

[JNDI 名] テキストボックス

JNDI 名を指定してください。デフォルトでは、このテキストボックスには「default_resource」が表示されます。この項目は必須項目です。

[データベース接続設定] ダイアログボックスは次のターゲットに関する情報が一覧で表示されます。

項番.	表示項目	説明
1	[サーバセクタ]	[名前] カラムに一覧表示されている各サーバを選択するためのチェックボックスが表示されます。[サーバセクタ] カラムのヘッダチェックボックスが選択、またはクリアされた場合、一覧表示されたサーバのすべてのチェックボックスも選択、またはクリアされます。
2	[名前]	利用できるすべてのクラスタ構成の Java EE サーバ、Java EE サーバ、およびドメイン管理サーバの一覧を表示します。このカラムはデフォルトでは昇順でソートされています。

[データベース接続設定] ダイアログボックスには次のアクションアイテムが表示されます。

[OK] ボタン

JDBC 接続プールと JDBC リソースを作成し、特定のサーバに設定するには [OK] ボタンをクリックします。[データベース接続設定] ダイアログボックスですべての必須項目を指定した場合、このボタンが有効になります。

[キャンセル] ボタン


JDBC 接続プールと JDBC リソースを作成しないで [データベース接続設定] ダイアログボックスを閉じるには、[キャンセル] ボタンをクリックします。

2.2 アプリケーションのデプロイダイアログボックス (セットアップガイド)

[アプリケーションのデプロイ] ダイアログボックスで、対象サーバにアプリケーションパッケージをデプロイします。デプロイの方法はオプションで指定できます。オプションでは、特定のパッケージをアップロードする方法、サーバからアクセス可能なパッケージの絶対パスを指定する方法、またはサンプルアプリケーションから選択する方法を選択できます。

ダイアログボックスコンポーネント

[サーバからアクセス可能なアプリケーションを指定してデプロイする] リストボックス



ダイアログボックス項目一覧

[アプリケーションのデプロイ] ダイアログボックスには次の項目が順に表示されます。

[アプリケーションをアップロードしてデプロイする] ラジオボタン

サーバにパッケージファイルをアップロードし、デプロイするにはこのラジオボタンを選択します。デフォルトでは、このラジオボタンが選択されています。

[ファイル選択] テキストボックス

このテキストボックスをクリックすると、パッケージファイルを選択するダイアログボックスが表示されます。次のどれかのタイプのファイルを選択できます。

- war
- jar
- ear
- rar

このテキストボックスは選択されたパッケージ名で更新されます。[アプリケーションをアップロードしてデプロイする] ラジオボタンが選択された場合にだけ、必須項目です。なお、選択できるファイルのサイズは 500MB までです。

[ファイルを選択] ボタン

パッケージファイルを参照するダイアログボックスを表示するには、[ファイルを選択] ボタンをクリックします。次のどれかのタイプのファイルを選択できます。

- war
- jar
- ear
- rar

ダイアログボックスからファイルを選択すると、[ファイル選択] テキストボックスが、選択されたパッケージ名で更新されます。なお、選択できるファイルのサイズは 500MB までです。

[サーバからアクセス可能なアプリケーションを指定してデプロイする] ラジオボタン

デプロイしたいパッケージファイルにサーバからアクセスできる場合は、このラジオボタンを選択してください。

[パッケージファイル選択] テキストボックス

サーバからアクセスできるパッケージの絶対パスを指定してください。[サーバからアクセス可能なアプリケーションを指定してデプロイする] ラジオボタンが選択された場合にだけ、必須項目です。なお、選択できるファイルのサイズは 500MB までです。

[サンプルを選択] ボタン

[サンプルを選択] ダイアログボックスからサンプルアプリケーションを選択するには、[サンプルを選択] ボタンをクリックします。[パッケージファイル選択] テキストボックスの表示が、選択されたサンプルアプリケーションの相対パスで更新されます。なお、選択できるファイルのサイズは 500MB までです。

[アプリケーションのデプロイ] ダイアログボックスは、ターゲットに関する項目が一覧で表示されます。

項番	表示項目	説明
1	[サーバセクタ]	パッケージファイルをデプロイするサーバを選択するには、[サーバセクタ] カラムのチェックボックスを選択します。[サーバセクタ] カラムのヘッダ

項番	表示項目	説明
		チェックボックスが選択、またはクリアされた場合、サーバセレクトのすべてのチェックボックスも選択、またはクリアされます。
2	[名前]	利用できるすべてのクラスタ構成の Java EE サーバ、Java EE サーバ、およびドメイン管理サーバを表示します。このカラムはデフォルトでは昇順でソートされています。

[アプリケーションのデプロイ] ダイアログボックスには次のアクションアイテムが表示されます。

[OK] ボタン

[アプリケーションをアップロードしてデプロイする] ラジオボタン、または [サーバからアクセス可能なアプリケーションを指定してデプロイする] ラジオボタンのチェックに基づいてアプリケーションをデプロイするには、[OK] ボタンをクリックしてください。このボタンは、すべての必須項目が指定されると有効になります。

なお、アプリケーションのデプロイの実行時にドメイン管理サーバで `java.lang.OutOfMemoryError` が発生した場合、ドメイン管理サーバの Java ヒープが不足しているおそれがあります。ドメイン管理サーバの Java ヒープサイズは、デプロイするアプリケーションアーカイブのサイズを考慮したサイズにしてください。

[キャンセル] ボタン

アプリケーションをデプロイしないで [アプリケーションのデプロイ] ダイアログボックスを閉じるには、[キャンセル] ボタンをクリックしてください。

3


ホーム

システム全体の状況が確認できる [ホーム] タブについて説明しています。

3.1 ホームタブ

[ホーム] タブで、サーバのステータス、デプロイされているアプリケーション、リソースの状態、Java EEサーバのモニターグラフ、およびサーバからのメッセージの詳細を表示します。

タブコンポーネント



タブ項目一覧

[ホーム] タブには次の項目が順に表示されます。

[システムのステータス] ペイン

すべてのサーバのステータスが表示されます。

[アプリケーションのステータス] ペイン

デプロイされているすべてのアプリケーションのステータスが表示されます。

[モニターグラフ] ペイン

ヒープ使用量に関するグラフを表示します。

[リソースのステータス] ペイン

リソースのステータスが表示されます。

[メッセージ] ペイン


サーバからのメッセージを表示します。

[ホーム] タブには、次のアクションアイテムが表示されます。

[ガイド] ボタン

[ホーム] タブの各ペインのヘルプ情報を表示するには、[ガイド] ボタンをクリックします。

[更新] ボタン

サーバから取得した最新データを [ホーム] タブに再読み込みするには、[更新] ボタンをクリックします。また、[ホーム] タブは、[設定] タブ内の [自動更新] ペインで、[ホームタブの自動更新設定] チェックボックスが選択された場合に自動更新されます。このチェックボックスが選択されている場合、[ホーム] タブに表示される [更新] ボタンのアイコンには  が表示されます。


関連項目

- 3.2 システムのステータスペイン (トポロジ表示)
 - 3.3 システムのステータスペイン (リスト表示)
 - 3.6 リソースのステータスペイン
 - 3.4 アプリケーションのステータスペイン
 - 3.5 ヒープペイン
 - 3.7 メッセージペイン (ホームタブ)
 - 6.1 設定タブ
 - 6.7 自動更新ペイン
-

3.2 システムのステータスペイン (トポロジ表示)

[システムのステータス] ペイン (トポロジ表示) で、すべてのサーバをトポロジ形式で表示したり、サーバのステータスに関する情報を取得したり、サーバ間の関連を表示したりします。

ペインコンポーネント



ペイン項目一覧

[システムのステータス] ペイン (トポロジ表示) には、次の項目が表示されます。

Web サーバ表示エリア

Web サーバのリンクボタンを表示します。このリンクボタンには、Web サーバのアイコン、サーバのステータスを示すアイコン、およびサーバ名のリンクが表示されています。Web サーバは次のどれかのステータスにあります。

- 稼働
- 停止
- 再起動が必要

サーバ名のリンクをクリックすると [運用] タブの Web サーバの [基本情報] タブを開き、対応する Web サーバの基本情報が表示されます。デフォルトでは、先頭の Web サーバの関連線は関連するサーバに固定されています。Web サーバの表示順序は、Web サーバのレスポンスを受信した順によって決まります。ソート順序は維持されません。

Java EE サーバ表示エリア

クラスタ構成の Java EE サーバ、および Java EE サーバのリンクボタンを表示します。このリンクボタンには、Java EE サーバのアイコン、サーバのステータスを示すアイコン、およびサーバ名のリンクが表示されています。Java EE サーバは次のどれかのステータスにあります。

- 稼働
- 停止
- 再起動が必要

Java EE サーバの Java EE サーバ名のリンクをクリックすると [運用] タブの Java EE サーバの [ログ] タブへ遷移します。クラスタ構成の Java EE サーバ名のリンクをクリックすると [運用] タブのクラスタの [ログ] タブへ遷移します。

Web サーバ表示エリアに利用可能な Web サーバが存在しない場合、パフォーマンストレーサの関連線は、先頭の Java EE サーバに固定されています。また、パフォーマンストレーサの周りには、関連枠が表示されます。Java EE サーバの表示順序は、Java EE サーバのレスポンスを受信した順によって決まります。ソート順序は維持されません。

なお、クラスタ構成の Java EE サーバには、関連線は表示されません。クラスタ構成の Java EE サーバの関連線は、[構成管理] タブの [関連] ペインで参照できます。

パフォーマンストレーサ表示エリア

パフォーマンストレーサのリンクボタンを表示します。このリンクボタンには、パフォーマンストレーサのアイコン、サーバのステータスを示すアイコン、およびパフォーマンストレーサのサーバ名のリンクが表示されます。パフォーマンストレーサは次のどれかのステータスにあります。

- 稼働
- 停止
- 再起動が必要

パフォーマンストレーサのサーバ名のリンクをクリックすると、[運用] タブのパフォーマンストレーサの [基本情報] タブが表示されます。パフォーマンストレーサの表示順序は、パフォーマンストレーサのレスポンスを受信した順によって決まります。ソート順序は維持されません。

[パフォーマンストレーサに関連するサーバの表示] ボタン

パフォーマンストレーサと関連がある Web サーバと Java EE サーバを表示または非表示にするには、このボタンをクリックします。デフォルトでは、関連するサーバは非表示になっています。

[システムのステータス] ペイン (トポロジ表示) には、次のアクションアイテムが表示されます。

[合計] フィルターボタン

[計] およびすべてのサーバの合計数が表示されています。ドメイン内の使用できるサーバをハイライト表示するには [合計] フィルターボタンをクリックします。

[稼働] フィルターボタン

起動中のサーバであることを示すアイコンと、起動中であり、かつ使用できるサーバの合計数が表示されています。起動中であり、かつ使用できるサーバすべてをハイライト表示するには [稼働] フィルターボタンをクリックします。

[停止] フィルターボタン

停止中のサーバであることを示すアイコンと、停止中であり、かつ使用できるサーバの合計数が表示されています。停止中であり、かつ使用できるサーバすべてをハイライト表示するには [停止] フィルターボタンをクリックします。

[再起動が必要] フィルターボタン

サーバが再起動が必要なステータスであることを示すアイコンと、再起動が必要なステータスであり、かつ使用できるサーバの合計数が表示されています。再起動が必要なステータスにあり、かつ使用できるサーバすべてをハイライト表示するには [再起動が必要] フィルターボタンをクリックします。

[トポロジ表示] ボタン

システムのステータス表示エリアに、使用できるサーバの一覧をトポロジで表示するには [トポロジ表示] ボタンをクリックします。

[リスト表示] ボタン

システムのステータス表示エリアに、使用できるサーバの一覧をリストで表示するには [リスト表示] ボタンをクリックします。

[折りたたみ] ボタン

[システムのステータス] ペイン (トポロジ表示) を展開、あるいは折りたたむには [折りたたみ] ボタンをクリックします。

[最大化/元に戻す(縮小)] ボタン

[システムのステータス] ペイン (トポロジ表示) を最大化または元に戻す場合は、[最大化/元に戻す(縮小)] ボタンをクリックします。ペインを最大化した場合は、[ホーム] タブ全体に表示されます。また、ペインを元に戻した場合は、ペインサイズが元に戻ります。

[運用へ] ボタン

[運用] タブを表示するには、[運用へ] ボタンをクリックします。

関連項目

- 4.1 運用タブ
- 4.13 Webサーバの基本情報タブ (運用タブ)
- 4.8 Java EEサーバのログタブ
- 4.23 クラスタのJava EEサーバのログタブ
- 4.16 パフォーマンストレーサの基本情報タブ
- 4.7 全サーバペイン (リスト表示)

3.3 システムのステータスペイン (リスト表示)

[システムのステータス] ペイン (リスト表示) で、すべてのサーバとステータスの一覧をリスト形式で表示します。

ペインコンポーネント



ペイン項目一覧

[システムのステータス] ペイン (リスト表示) には、次のシステムのステータスに関する項目が一覧で表示されます。

項番	表示項目	説明
1	[サーバ]	使用できる Web サーバ、Java EE サーバおよびパフォーマンストレーサの名前を表示します。リンクボタンをクリックすると、そのサーバを管理できる [運用] タブに遷移します。デフォルトでは、[システムのステータス] ペイン (トポロジ表示) で関連線が固定されているサーバの行が選択されています。このカラムはデフォルトでは昇順でソートされています。
2	[ステータス]	[サーバ] カラムに一覧表示されているサーバに対応するサーバのステータスを表示します。このカラムはソートできます。サーバのステータスには、「稼働」、「停止」、および「再起動が必要」があります。

[システムのステータス] ペイン (リスト表示) には、次のアクションアイテムが表示されます。

[合計] フィルターボタン

[計] およびドメイン内のサーバの合計数が表示されます。使用できるすべてのサーバを表示するには [合計] フィルターボタンをクリックします。

[稼働] フィルターボタン

起動中のサーバであることを示すアイコンと起動中のサーバの合計数が表示されます。起動中のすべてのサーバを表示するには [稼働] フィルターボタンをクリックします。

[停止] フィルターボタン

停止中のサーバであることを示すアイコンと停止中のサーバの合計数が表示されます。停止中のすべてのサーバを表示するには [停止] フィルターボタンをクリックします。

[再起動が必要] フィルターボタン

再起動が必要なサーバであることを示すアイコンと再起動が必要なサーバの合計数が表示されます。再起動が必要なすべてのサーバを表示するには [再起動が必要] フィルターボタンをクリックします。

[トポロジ表示] ボタン

[システムのステータス] ペインに使用できるサーバの一覧をトポロジで表示するには [トポロジ表示] ボタンをクリックします。

[リスト表示] ボタン

[システムのステータス] ペインにすべての使用できるサーバをリスト形式で表示するには [リスト表示] ボタンをクリックします。

[折りたたみ] ボタン

[システムのステータス] ペイン (リスト表示) を展開、または折りたたむには、[折りたたみ] ボタンをクリックします。

[最大化/元に戻す(縮小)] ボタン

[システムのステータス] ペイン (リスト表示) を最大化または元に戻す場合は、[最大化/元に戻す(縮小)] ボタンをクリックします。ペインを最大化した場合は、[ホーム] タブ全体に表示されます。また、ペインを元に戻した場合は、ペインサイズが元に戻ります。

[運用へ] ボタン

[運用] タブを表示するには、[運用へ] ボタンをクリックします。

関連項目

- 4.1 運用タブ
 - 4.6 全サーバペイン (トポロジ表示)
-

3.4 アプリケーションのステータスペイン

[アプリケーションのステータス] ペインで、デプロイされているすべてのアプリケーションの一覧、デプロイされているアプリケーションのターゲットの総数、および有効なアプリケーションのターゲットの数を表示します。

ペインコンポーネント



ペイン項目一覧

[アプリケーションのステータス] ペインには、次の項目が表示されます。

インフォメーションバー

デプロイされているすべてのアプリケーションが有効かどうかを表示します。

[アプリケーションのステータス] ペインには、次のアプリケーションのステータスに関する情報が一覧で表示されます。

項番	表示項目	説明
1	[名前]	アプリケーション名を表示します。リンクボタンをクリックすると、[運用] タブ内の [ターゲット] ペインに遷移し、対応するアプリケーションの情報が表示されます。このカラムはデフォルトでは昇順でソートされています。
2	[ターゲット]	[名前] カラムに一覧表示されているアプリケーションのターゲット情報を表示します。ターゲット情報は「有効数：アプリケーションが有効になっているサーバ数 ターゲット数：アプリケーションがデプロイされているサーバ数」のフォーマットで表示されます。このカラムはソートできます。

[アプリケーションのステータス] ペインには、次のアクションアイテムが表示されます。

[折りたたみ] ボタン

[アプリケーションのステータス] ペインを展開、あるいは折りたたむには [折りたたみ] ボタンをクリックします。

[最大化/元に戻す(縮小)] ボタン

[アプリケーションのステータス] ペインを最大化または元に戻す場合は、[最大化/元に戻す(縮小)] ボタンをクリックします。ペインを最大化した場合は、[ホーム] タブ全体に表示されます。また、ペインを元に戻した場合は、ペインサイズが元に戻ります。

[運用へ] ボタン

[運用] タブに遷移して、[全アプリケーション] ペインを表示するには [運用へ] ボタンをクリックします。


関連項目

- [4.1 運用タブ](#)
 - [4.19 アプリケーションのターゲットペイン](#)
-

3.5 ヒープペイン

[ヒープ] ペインで、クラスタ構成の Java EE サーバ、および Java EE サーバ のヒープ使用量の情報をグラフ形式で表示します。また、このグラフを使用して、アプリケーションのメモリ使用量を確認したり、スローダウンを回避するために FullGC を実行するかどうかを判断したりできます。

ペインコンポーネント



ペイン項目一覧

[ヒープ] ペインには、次の Java EE サーバのヒープ使用量の情報が表示されます。

JavaHeap 使用量のグラフ

JavaHeap 使用量のグラフとは、時間に対する Java ヒープの使用量を KB で表したグラフです。凡例の [合計] チェックボックス、および [Java EE サーバ名] チェックボックスの状態に基づき、対応する Java EE サーバのヒープ使用量のグラフを表示します。Java EE サーバの監視レベルが OFF の場合、対応する Java EE サーバのグラフは表示されません。

[合計] チェックボックス

[合計] チェックボックスを表示します。JavaHeap 使用量のグラフの表示領域に、全体の Java ヒープの使用量を表示するには、[合計] チェックボックスを選択します。全体の Java ヒープの使用量を非表示にするには、[合計] チェックボックスのチェックを外します。デフォルトではこのチェックボックスは選択されています。なお、全体の Java ヒープの使用量は、すべての Java EE サーバで使用されている Java ヒープのメモリの合計を示したものです。

Java EE サーバグラフの凡例

グラフの凡例として、クラスタ構成の Java EE サーバ、および Java EE サーバ にチェックボックスが表示されます。JavaHeap 使用量のグラフの表示エリアに特定の Java EE サーバのヒープ使用量のグラフを表示するには、[Java EE サーバ名] チェックボックスを選択します。Java EE サーバのヒープ

使用量のグラフを非表示にするには、対応する [Java EE サーバ名] チェックボックスのチェックを外してください。デフォルトでは、すべてのクラスタ構成の Java EE サーバ、および Java EE サーバが選択されています。Java EE サーバの表示順序は、Java EE サーバのレスポンスを受信した順によって決まります。ソート順序は維持されません。

[範囲指定] ボタン

範囲を指定することによって、特定の時間のヒープ使用量のグラフを表示できます。次の範囲から選ぶことができます。

- 上限：現在時刻より 0 時間前
- 下限：現在時刻より 12 時間前

[範囲指定] ボタンをクリックすると、範囲をツールチップとして表示します。

[ヒープ] ペインには、次のアクションアイテムが表示されます。

[凡例の表示/非表示] ボタン

各グラフの凡例を非表示にする、あるいは再表示するには、[凡例の表示/非表示] ボタンをクリックします。

[折りたたみ] ボタン

[ヒープ] ペインを展開、あるいは折りたたむには [折りたたみ] ボタンをクリックします。

[最大化/元に戻す(縮小)] ボタン

[ヒープ] ペインを最大化または元に戻す場合は、[最大化/元に戻す(縮小)] ボタンをクリックします。ペインを最大化した場合は、[ホーム] タブ全体に表示されます。また、ペインを元に戻した場合は、ペインサイズが元に戻ります。

注意事項

[ヒープ] ペインを操作する場合の注意事項について説明します。


- 垂直スクロールバーがグラフに表示される場合、このスクロールバーと [凡例の表示/非表示] ボタンが重なることがあります。
- [凡例の表示/非表示] ボタンをクリックした場合、長い名前の Java EE サーバが追加または削除されたり、大量の Java EE サーバが追加または削除されたりすると、更新時にグラフのペインがリサイズされないことがあります。この場合、再度 Administration Console にログインし、リサイズされていることを確認してください。
- ドメイン管理サーバのパスワードを変更した場合、モニタリングのデータを取得するために新しいパスワードで Administration Console に再度ログインする必要があります。ドメイン管理サーバのパスワードを変更してから Administration Console に再度ログインするまでの間、Administration Console のモニタリングサービスはモニタリングのデータを取得できません。このため、JavaHeap 使用量のグラフには 0 が表示されます。
- 全体の Java ヒープの使用量が 2GB 以上の場合、グラフは正常に表示されません。

- 別のノードのサーバインスタンス、または異なるドメインのサーバインスタンスが同じ JMX 接続ポートを設定されている状態で稼働している場合、停止中のサーバインスタンスのヒープ使用量の情報が表示されることがあります。

3.6 リソースのステータスペイン

[リソースのステータス] ペインで、すべてのリソースのステータスを表示します。リソースに関連づけられているターゲットの総数、および有効なリソースの総数を表示します。

ペインコンポーネント



ペイン項目一覧

[リソースのステータス] ペインには、次の項目が表示されます。

インフォメーションバー

使用できるすべてのリソースが有効かどうかを表示します。

[リソースのステータス] ペインには、次のリソースのステータスに関する情報が一覧で表示されます。

項番	表示項目	説明
1	[名前]	リソース名を表示します。リンクボタンをクリックすると [運用] タブ内の JDBC リソースの [ターゲット] ペインに遷移し、対応するリソースの基本情報が表示されます。このカラムはデフォルトでは昇順でソートされています。
2	[ターゲット]	[名前] カラムに一覧表示されているリソースのターゲット情報を表示します。ターゲット情報は「有効数：リソースが有効になっているサーバ数 ターゲット数：リソースが関連づけられているサーバ数」のフォーマットで表示されます。このカラムはソートできます。

[リソースのステータス] ペインには、次のアクションアイテムが表示されます。

[折りたたみ] ボタン

[リソースのステータス] ペインを展開、あるいは折りたたむには [折りたたみ] ボタンをクリックします。

[最大化/元に戻す(縮小)] ボタン

[リソースのステータス] ペインを最大化または元に戻す場合は、[最大化/元に戻す(縮小)] ボタンをクリックします。ペインを最大化した場合は、[ホーム] タブ全体に表示されます。また、ペインを元に戻した場合は、ペインサイズが元に戻ります。

[運用へ] ボタン

[運用] タブに遷移して、[JDBC リソース] ペインを表示するには、[運用へ] ボタンをクリックします。

関連項目

- [4.1 運用タブ](#)
 - [4.21 JDBC リソースペイン \(運用タブ\)](#)
 - [4.22 JDBC リソースのターゲットペイン](#)
-

3.7 メッセージペイン (ホームタブ)

[メッセージ] ペインで、異なる種類のメッセージを表示します。[設定] タブの [メッセージ] ペインで定義された最大数のメッセージを表示できます。[メッセージ] ペインには、メッセージタイプ、KDKDで始まるメッセージ ID (例: KDKD12345-I)、メッセージ本文、メッセージが記録された日時 (「yyyy/MM/dd hh:mm:ss.SSS」の形式)、およびそれが新規のメッセージかどうかなどの情報が表示されます。

ペインコンポーネント

[折りたたみ] ボタン

[合計] フィルターボタン

[異常] フィルターボタン

[警告] フィルターボタン

[情報] フィルターボタン

[最大化/元に戻す(縮小)] ボタン



新着カラム

[ID] カラム

[本文] カラム

[発生日時] カラム

[運用へ] ボタン

ペイン項目一覧

[メッセージ] ペインには、次のメッセージが一覧で表示されます。

項番	表示項目	説明
1	新着	Administration Console へのログイン後に記録されたすべてのメッセージに、「New」(赤字、イタリック) を表示します。[メッセージ] ペインのデータを更新した際、現在の時刻から過去3分以内に受け取ったメッセージは「New」として強調されます。メッセージを受信してから3分を過ぎると、「New」は表示されません。この情報は、[設定] タブの [メッセージ] ペインで [新着メッセージを強調する] チェックボックスが選択されているときだけ表示されます。
2	[ID]	先頭に KDKD が付いたメッセージ ID をリンクとして表示します。メッセージのメッセージ ID がいない場合、対応するメッセージ ID は空欄になります。メッセージ ID のリンクをクリックするとオンラインマニュアルが別ウィンドウで表示されます。オンラインマニュアルには、選択したメッセージ ID の説明が表示されています。 すべての新規メッセージ ID は太字で表示されます。 メッセージ ID のリンクをクリックしたときに対応するメッセージ ID のオンラインマニュアルがない場合、オンラインマニュアルがないことを示すメッセージが表示されます。

項番	表示項目	説明
3	[本文]	[ID] カラムに一覧表示されている、先頭に KDKD が付いたすべてのメッセージ ID に対して、メッセージ本文をリンクとして表示します。[本文] カラムには 150 文字だけ表示されます。このリンクをクリックすると、[メッセージ詳細] ダイアログボックスが開きます。[ホーム] タブ以外のタブをクリックすると、[メッセージ詳細] ダイアログボックスが閉じられます。新規のメッセージ本文は太字で表示されます。
4	[発生日時]	メッセージの日時を表示します。日時の表示形式は、「yyyy/MM/dd hh:mm:ss.SSS」です。このカラムはデフォルトでは降順でソートされています。新規に記録されたメッセージについては、日時のテキストが太字で表示されます。

[メッセージ] ペインには、次のアクションアイテムが表示されます。

[合計] フィルターボタン

[計] および表示されるメッセージの合計値を表示します。すべてのメッセージの詳細を表示するには、[合計] フィルターボタンをクリックします。表示するメッセージの件数には、[設定] タブの [メッセージ] ペインにある [表示するメッセージの件数] スピンボックスで設定した数までのメッセージ数が表示されています。

[異常] フィルターボタン

エラーメッセージアイコンとエラーメッセージ数が表示されています。すべてのエラーメッセージの詳細を表示するには、[異常メッセージフィルタ] ボタンをクリックします。

[警告] フィルターボタン

警告メッセージアイコンと警告メッセージ数が表示されています。すべての警告メッセージの詳細を表示するには、[警告] フィルターボタンをクリックします。

[情報] フィルターボタン

情報メッセージアイコンと情報メッセージ数が表示されています。すべての情報メッセージの詳細を表示するには、[情報] フィルターボタンをクリックします。

[折りたたみ] ボタン

[メッセージ] ペインを展開、あるいは折りたたむには [折りたたみ] ボタンをクリックします。

[最大化/元に戻す(縮小)] ボタン

[メッセージ] ペインを最大化または元に戻す場合は、[最大化/元に戻す(縮小)] ボタンをクリックします。ペインを最大化した場合は、[ホーム] タブ全体に表示されます。また、ペインを元に戻した場合は、ペインサイズが元に戻ります。

[運用へ] ボタン

[運用] タブに遷移して、[全サーバ] ペイン (トポロジ表示) を表示するには、[運用へ] ボタンをクリックします。

関連項目

- 4.1 運用タブ

- 4.6 全サーバペイン (トポロジ表示)
 - 6.1 設定タブ
 - 6.6 メッセージペイン (設定タブ)
-

4

運用

システムの稼働状況が確認できる [運用] タブについて説明しています。

4.1 運用タブ


[運用] タブで、ドメイン管理サーバ、クラスタ構成の Java EE サーバおよび Java EE サーバ、Web サーバ、パフォーマンスストレサ、ドメインで使用可能なクラスタ、デプロイされたアプリケーション、および関連するリソースを管理します。また、ドメイン管理サーバおよびすべての Java EE サーバに関するメッセージを表示します。

タブコンポーネント

ナビゲーションペイン

[更新] ボタン

情報ペイン



[メッセージ] ペイン

タブ項目一覧

[運用] タブには、次の項目が表示されます。

ナビゲーションペイン

ドメイン管理サーバ、サーバ、クラスタ、アプリケーション、およびリソースを管理するためのリンクをツリー構造で表示します。デフォルトでは [全サーバ] ノードが選択されています。

情報ペイン

ナビゲーションペインでの選択した内容に対応した情報を表示します。デフォルトでは [全サーバ] ペイン (トポロジ表示) が表示されています。


[メッセージ] ペイン

サーバからのメッセージを表示します。

[運用] タブには、次のアクションアイテムが表示されます。

[更新] ボタン

サーバから取得した最新データを [運用] タブに再読み込みするには、[更新] ボタンをクリックします。また、[運用] タブは、[設定] タブ内の [自動更新] ペインで、[運用タブ内のメッセージペイン

の自動更新設定] チェックボックスが選択された場合に自動更新されます。このチェックボックスが選択されている場合、[運用] タブに表示される [更新] ボタンのアイコンには  が表示されます。

関連項目

- 4.32 メッセージペイン (運用タブ)
 - 6.1 設定タブ
 - 6.7 自動更新ペイン
-

4.2 ドメイン管理サーバペイン (運用タブ)

[ドメイン管理サーバ] ペインで、ドメイン管理サーバの [ログ] タブに遷移するためのリンクを表示します。

ペインコンポーネント

ドメイン管理サーバ



ペイン項目一覧

[ドメイン管理サーバ] ペインには、次の項目が表示されます。

ドメイン管理サーバ

ドメイン管理サーバの [ログ] タブへ遷移するためのリンクを表示します。


関連項目

- [4.3 ドメイン管理サーバのログタブ](#)
-

4.3 ドメイン管理サーバのログタブ

ドメイン管理サーバの [ログ] タブでは、ドメイン管理サーバのサーバログを確認したり、ログ表示エリアで任意のテキストを検索したりできます。また、ドメイン管理サーバの停止、再起動もできます。

タブコンポーネント



タブ項目一覧

ドメイン管理サーバの [ログ] タブには、次の項目が表示されます。

タイトル

ドメイン管理サーバ名、サーバのステータスを示すアイコン、およびサーバのステータスを表示します。

ドメイン管理サーバの [ログ] タブには、次のドメイン管理サーバのログに関する情報が表示されます。

ログ表示エリア

ドメイン管理サーバのサーバログを表示します。最新のログの情報を表示するには、ブラウザを手動で更新してください。

ドメイン管理サーバの [ログ] タブには、次のアクションアイテムが表示されます。

[検索] テキストボックス

テキストを検索し、ログ表示エリアにグリーンでハイライト表示させるには、[検索] テキストボックスに検索したいテキストを指定します。ログ表示エリアにないテキストは検索できません。検索では大文字小文字を区別する必要があります。

[前へ] ボタン

[前へ] ボタンをクリックすると、[検索] テキストボックスに指定したテキストの上方向の検索が行われ、ログ表示エリアにハイライト表示されます。ログ表示エリアの冒頭に指定されたテキストがある場

合、続いてこのボタンをクリックすると、ログ表示エリアの終わりから検索が行われます。検索対象のテキストが見つからない場合は何も起こりません。

[次へ] ボタン

[次へ] ボタンをクリックすると、[検索] テキストボックスに指定したテキストの次の検索が行われ、ログ表示エリアにハイライト表示されます。ログ表示エリアの終わりに指定されたテキストがある場合、続いてこのボタンをクリックすると、ログ表示エリアの冒頭から検索が行われます。検索対象のテキストが見つからない場合は何も起こりません。

[停止] ボタン

ドメイン管理サーバを停止するには、[停止] ボタンをクリックして [サーバの停止] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[再起動] ボタン

ドメイン管理サーバを再起動するには、[再起動] ボタンをクリックして [サーバの再起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[構成管理へ] ボタン

[構成管理] タブに遷移して、ドメイン管理サーバの [基本情報] ペインを表示するには、[構成管理へ] ボタンをクリックします。

関連項目

- 5.1 構成管理タブ
 - 5.3 ドメイン管理サーバの基本情報ペイン
-

4.4 ドメイン管理サーバのアプリケーションタブ

ドメイン管理サーバの [アプリケーション] タブで、ドメイン管理サーバにデプロイされたすべてのアプリケーションを表示します。また、アプリケーションに関連するサーバの有効または無効の設定、アプリケーションの起動、およびドメイン管理サーバの停止または再起動ができます。

タブコンポーネント



タブ項目一覧

ドメイン管理サーバの [アプリケーション] タブには、次の項目が表示されます。

タイトル

ドメイン管理サーバ名、サーバのステータスを示すアイコン、およびサーバのステータスを表示します。

アプリケーション数

() 内にドメイン管理サーバにデプロイされたアプリケーションの総数を表示します。

ドメイン管理サーバの [アプリケーション] タブには、次のアプリケーションに関する情報が一覧で表示されます。

項番	表示項目	説明
1	[名前]	アプリケーション名をリンク表示します。リンクボタンをクリックすると、[構成管理] タブのアプリケーションの [基本情報] タブに遷移し、対応するアプリケーションの基本情報が表示されます。このカラムはデフォルトでは昇順でソートされています。
2	[説明]	[名前] カラムに一覧表示されているアプリケーションの説明を表示します。説明がない場合は何も表示されません。このカラムはソートできます。
3	[ターゲット]	ターゲットの情報を表示します。リンクボタンをクリックすると、[構成管理] タブの全アプリケーションの [ターゲット] タブに遷移し、選択したアプリケーションが表示されます。ターゲットのフォーマットは「有効数：アプリケーション」

項番	表示項目	説明
		ンが有効になっているサーバ数 ターゲット数：アプリケーションがデプロイされているサーバ数] です。このカラムはソートできます。
4	[有効]	<p>[名前] カラムに一覧表示されているアプリケーションを、関連するサーバで有効、あるいは無効にするためのチェックボックスを表示します。アプリケーションが1つ以上のターゲットで有効になっている場合、そのチェックボックスが選択されます。アプリケーションがすべてのターゲットで無効になっている場合、チェックボックスはクリアされます。アプリケーションを有効にするには、有効にしたいアプリケーションの [有効] チェックボックスを選択して、[アプリケーションの有効化] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。アプリケーションを無効にするには、無効にしたいアプリケーションの [有効] チェックボックスからチェックを外して、[アプリケーションの無効化] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。このカラムはソートできます。</p> <p>なお、コマンドを操作してアプリケーションを有効にした場合、すでに有効になっているほかのバージョンが存在するときは、このバージョンを無効にします。Administration Console を操作してアプリケーションを有効にした場合、すでに有効になっているほかのバージョンが存在するときは、このバージョンは有効のままです。</p>
5	[操作]	<p>[名前] カラムに一覧表示されている各アプリケーションに対して [確認] ボタンが表示されます。アプリケーションを起動するには、[確認] ボタンをクリックして、[アプリケーションの確認] ダイアログボックスを表示します。ダイアログに必要な事項を入力して [OK] ボタンをクリックすると、アプリケーションが別ウィンドウで開きます。アプリケーションが、そのアプリケーションをデプロイしているサーバで有効になっていない場合、[確認] ボタンをクリックすると、[情報] ダイアログボックスにアプリケーションを有効にするようメッセージが表示されます。</p>

ドメイン管理サーバの [アプリケーション] タブには、次のアクションアイテムが表示されます。

[停止] ボタン

ドメイン管理サーバを停止するには、[停止] ボタンをクリックして [サーバの停止] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[再起動] ボタン

ドメイン管理サーバを再起動するには、[再起動] ボタンをクリックして [サーバの再起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

関連項目

- [5.1 構成管理タブ](#)
- [5.17 アプリケーションの基本情報タブ](#)
- [5.18 アプリケーションのターゲットタブ](#)

4.5 ドメイン管理サーバのリソースタブ

ドメイン管理サーバの [リソース] タブで、ドメイン管理サーバに関連づけられているすべてのリソースを表示したり、関連するサーバでリソースを有効または無効にしたりします。ドメイン管理サーバの停止、再起動もできます。

タブコンポーネント



タブ項目一覧

ドメイン管理サーバの [リソース] タブには、次の項目が表示されます。

タイトル

ドメイン管理サーバ名、サーバのステータスを示すアイコン、および起動中のサーバのステータスを表示します。

リソース数

() 内にドメイン管理サーバに関連づけられているリソースの総数を表示します。

ドメイン管理サーバの [リソース] タブには、次のドメイン管理サーバに関連づけられているリソースの情報が一覧で表示されます。

項番	表示項目	説明
1	[JNDI 名]	ドメイン管理サーバに関連づけられているリソースの JNDI 名を表示します。リンクボタンをクリックすると、[構成管理] タブの JDBC リソースの [基本情報] タブに遷移し、対応するリソースの基本情報が表示されます。このカラムはデフォルトでは昇順でソートされています。
2	[説明]	[JNDI 名] カラムに一覧表示されているリソースの説明を表示します。リソースの説明がない場合は何も表示されません。このカラムはソートできます。
3	[接続プール]	[JNDI 名] カラムに一覧表示されているリソースに関連づけられている接続プール名を表示します。リンクボタンをクリックすると、[構成管理] タブの JDBC

項番	表示項目	説明
		接続プールの [基本情報] タブに遷移し、対応する接続プールの基本情報が表示されます。このカラムはソートできます。
4	[ターゲット]	リソースが有効になっているターゲットの情報を表示します。リンクボタンをクリックすると、[構成管理] タブの JDBC リソースの [ターゲット] タブに遷移し、リソースに関連するサーバが一覧表示されます。ターゲットの情報は「有効数：リソースが有効になっているサーバ数 ターゲット数：リソースに関連するサーバ数」のフォーマットで表示されます。このカラムはソートできます。
5	[有効]	[JNDI 名] カラムに一覧表示されているリソースを、関連するサーバで有効、あるいは無効にするためのチェックボックスを表示します。リソースが1つ以上のターゲットで有効になっている場合は、そのチェックボックスが選択されます。リソースがすべてのターゲットで無効になっている場合は、チェックボックスはクリアされます。リソースを有効にするには、有効にしたいリソースの [有効] チェックボックスを選択して、[JDBC リソースの有効化] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。リソースを無効にするには、無効にしたいリソースの [有効] チェックボックスからチェックを外し、[JDBC リソースの無効化] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。このカラムはソートできます。

ドメイン管理サーバの [リソース] タブには、次のアクションアイテムが表示されます。

[停止] ボタン

ドメイン管理サーバを停止するには、[停止] ボタンをクリックして [サーバの停止] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[再起動] ボタン

ドメイン管理サーバを再起動するには、[再起動] ボタンをクリックして [サーバの再起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。


関連項目

- [5.1 構成管理タブ](#)
- [5.23 JDBC リソースの基本情報タブ](#)
- [5.28 JDBC 接続プールの基本情報タブ](#)
- [5.25 JDBC リソースのターゲットタブ](#)

4.6 全サーバペイン（トポロジ表示）

[全サーバ] ペイン（トポロジ表示）で、トポロジ形式ですべてのサーバのステータス、および利用できるサーバ間の関係を表示します。また、利用できるサーバを起動、停止、または再起動できます。サーバのステータスには、「稼働」、「停止」、および「再起動が必要」があります。

ペインコンポーネント



ペイン項目一覧

[全サーバ] ペイン（トポロジ表示）には、次の項目が表示されます。

全サーバ数

() 内にドメイン内に構成されたサーバの総数を表示します。

[全サーバ] ペイン（トポロジ表示）には、次のすべてのサーバの情報がトポロジ形式で表示されます。

Webサーバ表示エリア

Webサーバのリンクボタンを表示します。このリンクボタンには、Webサーバのアイコン、サーバ名、およびサーバのステータスを示すアイコンが表示されています。Webサーバは次のどれかのステータスにあります。

- 稼働
- 停止

- 再起動が必要

Web サーバ名のリンクをクリックすると、Web サーバの [基本情報] タブを開き、対応する Web サーバの基本情報が表示されます。デフォルトでは、先頭の Web サーバの関連線は関連サーバに固定されています。Web サーバの表示順序は、Web サーバのレスポンスを受信した順によって決まります。ソート順序は維持されません。

Java EE サーバ表示エリア

クラスタ構成の Java EE サーバ、および Java EE サーバのリンクボタンを表示します。このリンクボタンには、Java EE サーバアイコン、サーバ名、およびサーバのステータスを示すアイコンが表示されています。Java EE サーバは次のどれかのステータスにあります。

- 稼働
- 停止
- 再起動が必要

Java EE サーバ名のリンクをクリックすると、Java EE サーバの [ログ] タブを開き、対応する Java EE サーバの基本情報が表示されます。クラスタ構成の Java EE サーバ名のリンクをクリックすると、クラスタの Java EE サーバの [ログ] タブに、対応するクラスタ構成の Java EE サーバログが表示されます。Web サーバ表示エリアに利用できる Web サーバがない場合、デフォルトでは、先頭の Java EE サーバとの関連はパフォーマンストレーサに固定されています。また、先頭の Java EE サーバと関連づけられているパフォーマンストレーサのまわりに関連枠が表示されています。Java EE サーバの表示順序は、Java EE サーバのレスポンスを受信した順によって決まります。ソート順序は維持されません。

なお、クラスタ構成の Java EE サーバには、関連線は表示されません。クラスタ構成の Java EE サーバの関連線は、[構成管理] タブの [関連] ペインで参照できます。

パフォーマンストレーサ表示エリア

パフォーマンストレーサのリンクボタンを表示します。このリンクボタンには、パフォーマンストレーサアイコン、サーバ名、およびサーバのステータスを示すアイコンが表示されています。パフォーマンストレーサは次のどれかのステータスにあります。

- 稼働
- 停止
- 再起動が必要

サーバ名のリンクをクリックすると、パフォーマンストレーサの [基本情報] タブを開き、対応するパフォーマンストレーサの基本情報が表示されます。パフォーマンストレーサの表示順序は、パフォーマンストレーサのレスポンスを受信した順によって決まります。ソート順序は維持されません。

[関連サーバ] ボタン

パフォーマンストレーサとのパフォーマンストレーサに関連する Web サーバおよび Java EE サーバを表示、または非表示にするには、このボタンをクリックします。デフォルトでは、関連するサーバは非表示になっています。

[全サーバ] ペイン (トポロジ表示) には、次のアクションアイテムが表示されます。

[トポロジ表示] ボタン

使用できるサーバの一覧をトポロジで表示するには、[全サーバ] ペインで、[トポロジ表示] ボタンをクリックしてください。

[リスト表示] ボタン

すべての使用できるサーバをリストで表示するには、[全サーバ] ペインで、[リスト表示] ボタンをクリックしてください。

[一括起動] ボタン

すべてのサーバを起動するには、[一括起動] ボタンをクリックして [サーバの起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。ドメイン内に構成されたサーバがない場合、このボタンは無効になっています。

[一括停止] ボタン

すべてのサーバを停止するには、[一括停止] ボタンをクリックして [サーバの停止] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。ドメイン内に構成されたサーバがない場合、このボタンは無効になっています。

[一括再起動] ボタン

すべてのサーバを再起動するには、[一括再起動] ボタンをクリックして [サーバの再起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。ドメイン内に構成されたサーバがない場合、このボタンは無効になっています。

[スナップショット] ボタン

すべてのサーバのスナップショットを取り込むには、[スナップショット] ボタンをクリックして [情報] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。[情報] ダイアログボックスが閉じたあと、すぐにスナップショットのプロセスが実行されます。スナップショットのプロセスが完了するまで、[スナップショット] ボタンは非活性になりますが、Administration Console 上でほかの操作を実行できます。スナップショットのプロセスが完了すると、[ホーム] タブ、および [運用] タブの [メッセージ] ペインに成功または失敗のメッセージが表示されます。スナップショットのプロセスが正常に完了した場合、スナップショットログは「*Application Server* のインストールディレクトリ/*javaee/snapshot/*」へ保存されます。


関連項目

- [4.13 Web サーバの基本情報タブ \(運用タブ\)](#)
 - [5.38 関連ペイン](#)
 - [4.6 全サーバペイン \(トポロジ表示\)](#)
 - [4.16 パフォーマンストレーサの基本情報タブ](#)
 - [4.7 全サーバペイン \(リスト表示\)](#)
 - [4.32 メッセージペイン \(運用タブ\)](#)
 - [3.7 メッセージペイン \(ホームタブ\)](#)
-

4.7 全サーバペイン (リスト表示)

[全サーバ] ペイン (リスト表示) で、すべてのサーバをリストで表示します。表には、サーバのノードと構成、および各サーバに関連づけられているアプリケーションとリソースの総数が表示されます。

ペインコンポーネント



ペイン項目一覧

[全サーバ] ペイン (リスト表示) には、次の項目が表示されます。

全サーバ数

- () 内にドメイン内に構成されているサーバの総数を表示します。

[全サーバ] ペイン (リスト表示) には、次のサーバの情報が一覧で表示されます。

項番	表示項目	説明
1	[名前]	利用できる Web サーバ、パフォーマンストレーササーバ、および、クラスタ構成の Java EE サーバ、および Java EE サーバの名前をリンクとして表示します。このリンクをクリックすると、対応するサーバの基本情報を開きます。このカラムはデフォルトでは昇順でソートされています。

項番	表示項目	説明
2	[構成]	[名前] カラムに一覧表示されている、Java EE サーバに関連づけられている構成名を表示します。リンクボタンをクリックすると、[構成管理] タブに遷移し、対応する [Java EE 設定] ペインが表示されます。Java EE サーバではない場合は、[名前] カラムにはハイフン (-) が表示されます。このカラムはソートできます。
3	[アプリ数]	[名前] カラムに一覧表示されている各サーバにデプロイされたアプリケーションの総数を表示します。Java EE サーバではない場合は、[名前] カラムにはハイフン (-) が表示されます。このカラムはソートできます。
4	[リソース数]	[名前] カラムに一覧表示されている各サーバに関連づけられているリソースの総数を表示します。Java EE サーバではない場合は、[名前] カラムにはハイフン (-) が表示されます。このカラムはソートできます。
5	[ノード]	[名前] カラムに一覧表示されているサーバに関連づけられているノード名を表示します。リンクボタンをクリックすると、[構成管理] タブのノードの [基本情報] ペインに遷移し、対応するノードの基本情報が表示されます。このカラムはソートできます。

[全サーバ] ペイン (リスト表示) には、次のアクションアイテムが表示されます。

[トポロジ表示] ボタン

ドメインにあるすべての使用できるサーバの一覧をトポロジで表示するには、[トポロジ表示] ボタンをクリックしてください。

[リスト表示] ボタン

ドメインにあるすべての使用できるサーバをリストで表示するには、[リスト表示] ボタンをクリックしてください。

[一括起動] ボタン

すべてのサーバを起動するには、[一括起動] ボタンをクリックして [サーバの起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。ドメイン内に構成されたサーバがない場合、このボタンは無効になっています。

[一括停止] ボタン

すべてのサーバを停止するには、[一括停止] ボタンをクリックして [サーバの停止] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。ドメイン内に構成されたサーバがない場合、このボタンは無効になっています。

[一括再起動] ボタン

すべてのサーバを再起動するには、[一括再起動] ボタンをクリックして [サーバの再起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。ドメイン内に構成されたサーバがない場合、このボタンは無効になっています。

[スナップショット] ボタン

すべてのサーバのスナップショットを取り込むには、[スナップショット] ボタンをクリックして [情報] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。[情報] ダイアログボックスが閉じたあと、すぐにスナップショットのプロセスが実行されます。スナップショットのプロセスが完了す

るまで、[スナップショット] ボタンは非活性になりますが、Administration Console 上でほかの操作を実行できます。スナップショットのプロセスが完了すると、[ホーム] タブ、および [運用] タブの [メッセージ] ペインに成功または失敗のメッセージが表示されます。スナップショットのプロセスが正常に完了した場合、スナップショットログは「*Application Server* のインストールディレクトリ/`javaee/snapshot/`」へ保存されます。

関連項目

- 5.1 構成管理タブ
 - 5.33 Java EE 設定ペイン
 - 5.13 ノードの基本情報ペイン
 - 4.6 全サーバペイン (トポロジ表示)
 - 4.32 メッセージペイン (運用タブ)
 - 3.7 メッセージペイン (ホームタブ)
-

4.8 Java EE サーバのログタブ

Java EE サーバの [ログ] タブでは、Java EE サーバのサーバログを確認したり、ログ表示エリアで任意のテキストを検索したりできます。また、Java EE サーバを起動、停止、または再起動できます。

タブコンポーネント



タブ項目一覧

Java EE サーバの [ログ] タブには、次の項目が表示されます。

タイトル

Java EE サーバ名、サーバのステータスを示すアイコン、およびサーバのステータスを表示します。Java EE サーバは次のどれかのステータスにあります。

- 起動
- 停止
- 再起動が必要

Java EE サーバの [ログ] タブには、次の Java EE サーバのサーバログに関する情報が順番に表示されます。

ログタイプリストボックス

Java EE サーバの、利用できるログの種類を表示します。利用できるログの種類は [ログ] です。

ログ表示エリア

Java EE サーバのサーバログを表示します。最新のログの情報を表示するには、ブラウザを手動で更新してください。

Java EE サーバの [ログ] タブには、次のアクションアイテムが表示されます。

[検索] テキストボックス

テキストを検索し、ログ表示エリアにグリーンでハイライト表示させるには、[検索] テキストボックスに検索したいテキストを指定します。ログ表示エリアにないテキストは検索できません。検索では大文字小文字を区別する必要があります。

[前へ] ボタン

[前へ] をクリックすると、[検索] テキストボックスに指定したテキストの上方向の検索が行われ、ログ表示エリアにハイライト表示されます。ログ表示エリアの冒頭に指定されたテキストがある場合、続いてこのボタンをクリックすると、ログ表示エリアの終わりから検索が行われます。検索対象のテキストが見つからない場合は何も起こりません。

[次へ] ボタン

[次へ] ボタンをクリックすると、[検索] テキストボックスに指定したテキストの次の検索が行われ、ログ表示エリアにハイライト表示されます。ログ表示エリアの終わりに指定されたテキストがある場合、続いてこのボタンをクリックすると、ログ表示エリアの冒頭から検索が行われます。検索対象のテキストが見つからない場合は何も起こりません。

[起動] ボタン

Java EE サーバを起動するには、[起動] ボタンをクリックして [サーバの起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[停止] ボタン

Java EE サーバを停止するには、[停止] ボタンをクリックして [サーバの停止] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[再起動] ボタン

Java EE サーバを再起動するには、[再起動] ボタンをクリックして [サーバの再起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[構成管理へ] ボタン

[構成管理] タブに遷移して、Java EE サーバの [基本情報] タブを表示するには、[構成管理へ] ボタンをクリックします。

関連項目

- [5.1 構成管理タブ](#)
 - [5.6 Java EE サーバの基本情報タブ \(構成管理タブ\)](#)
-

4.9 Java EE サーバの基本情報タブ（運用タブ）

Java EE サーバの [基本情報] タブで、名前、種別、ノード、および構成などの Java EE サーバの基本情報を表示します。また、このタブで Java EE サーバを起動、停止、または再起動できます。

タブコンポーネント



タブ項目一覧

Java EE サーバの [基本情報] タブには、次の項目が表示されます。

タイトル

Java EE サーバ名、サーバのステータスを示すアイコン、およびサーバのステータスを表示します。Java EE サーバは次のどれかのステータスにあります。

- 稼働
- 停止
- 再起動が必要

Java EE サーバの [基本情報] タブには、次の基本情報が順番に表示されます。

名前

Java EE サーバ名を表示します。

種別

サーバの種別（このタブでは Java EE サーバ）を表示します。

ノード

Java EE サーバに関連づけられているノード名を表示します。リンクボタンをクリックすると、[構成管理] タブのノードの [基本情報] ペインに遷移し、対応するノードの基本情報が表示されます。

構成

Java EE サーバに関連づけられている Java EE の構成名を表示します。リンクボタンをクリックすると、[構成管理] タブの [Java EE 設定] ペインに遷移し、対応する構成が表示されます。

HTTP ポート番号

Java EE サーバの HTTP ポートを表示します。解決できない HTTP ポートは NaN と表示されます。リンクボタンをクリックすると、[構成管理] タブの HTTP リスナーの [基本情報] タブに遷移し、ポートに関連づけられている HTTP リスナーの基本情報が表示されます。HTTP ポート番号に関連づけられている HTTP リスナー名をツールチップとして表示するには、マウスポインターを HTTP ポート番号の上に移動します。

Java EE サーバの [基本情報] タブには、次のアクションアイテムが表示されます。

[起動] ボタン

Java EE サーバを起動するには、[起動] ボタンをクリックして [サーバの起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[停止] ボタン

Java EE サーバを停止するには、[停止] ボタンをクリックして [サーバの停止] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[再起動] ボタン

Java EE サーバを再起動するには、[再起動] ボタンをクリックして [サーバの再起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

関連項目

- [5.13 ノードの基本情報ペイン](#)
 - [5.33 Java EE 設定ペイン](#)
 - [5.36 HTTP リスナーの基本情報タブ](#)
-

4.10 Java EE サーバのアプリケーションタブ

Java EE サーバの [アプリケーション] タブで、Java EE サーバにデプロイされたアプリケーションを表示、管理、有効化、および無効化します。また、Java EE サーバを起動、停止、または再起動できます。

タブコンポーネント



タブ項目一覧

Java EE サーバの [アプリケーション] タブには、次の項目が表示されます。

タイトル

Java EE サーバ名、サーバのステータスを示すアイコン、およびサーバのステータスを表示します。Java EE サーバは次のどれかのステータスにあります。

- 起動
- 停止
- 再起動が必要

アプリケーション数

() 内に Java EE サーバにデプロイされたアプリケーションの総数を表示します。

Java EE サーバの [アプリケーション] タブには、次の Java EE サーバにデプロイされたアプリケーションの情報が一覧で表示されます。

項番	表示項目	説明
1	[名前]	Java EE サーバにデプロイされたアプリケーションの一覧を表示します。リンクボタンをクリックすると、[構成管理] タブのアプリケーションの [基本情報] タブに遷移し、対応するアプリケーションの基本情報が表示されます。このカラムはデフォルトでは昇順でソートされています。

項番	表示項目	説明
2	[説明]	[名前] カラムに一覧表示されているアプリケーションの説明を表示します。説明がない場合は何も表示されません。このカラムはソートできます。
3	[ターゲット]	アプリケーションが有効になっているターゲットの情報を表示します。リンクボタンをクリックすると、[構成管理] タブのアプリケーションの [ターゲット] タブに遷移し、アプリケーションに関連づけられているターゲットが一覧表示されます。ターゲットの情報は「有効数：アプリケーションが有効になっているサーバ数 ターゲット数：アプリケーションがデプロイされているサーバ数」のフォーマットで表示されます。このカラムはソートできます。
4	[有効]	<p>[名前] カラムに一覧表示されているアプリケーションを、関連するサーバで有効、あるいは無効にするためのチェックボックスを表示します。アプリケーションが1つ以上のターゲットで有効になっている場合、そのチェックボックスが選択されています。アプリケーションがすべてのターゲットで無効になっている場合、チェックボックスはクリアされます。アプリケーションを有効にするには、有効にしたいアプリケーションの [有効] チェックボックスを選択して、[アプリケーションの有効化] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。アプリケーションを無効にするには、無効にしたいアプリケーションの [有効] チェックボックスからチェックを外して、[アプリケーションの無効化] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。このカラムはソートできます。</p> <p>なお、コマンドを操作してアプリケーションを有効にした場合、すでに有効になっているほかのバージョンが存在するときは、このバージョンを無効にします。Administration Console を操作してアプリケーションを有効にした場合、すでに有効になっているほかのバージョンが存在するときは、このバージョンは有効のままです。</p>
5	[操作]	[名前] カラムに一覧表示された各アプリケーションに対して [確認] ボタンを表示します。アプリケーションを起動するには、[確認] ボタンをクリックして、[アプリケーションの確認] ダイアログボックスを表示します。ダイアログに必要な事項を入力して [OK] ボタンをクリックすると、アプリケーションが別ウィンドウで開きます。アプリケーションが、そのアプリケーションをデプロイしているサーバで有効になっていない場合、[確認] ボタンをクリックすると [情報] ダイアログボックスにアプリケーションを有効にするようメッセージが表示されます。

Java EE サーバの [アプリケーション] タブには、次のアクションアイテムが表示されます。

[起動] ボタン

Java EE サーバを起動するには、[起動] ボタンをクリックして [サーバの起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[停止] ボタン

Java EE サーバを停止するには、[停止] ボタンをクリックして [サーバの停止] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[再起動] ボタン

Java EE サーバを再起動するには、[再起動] ボタンをクリックして [サーバの再起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

4. 運用

関連項目

- 5.1 構成管理タブ
 - 5.17 アプリケーションの基本情報タブ
 - 5.18 アプリケーションのターゲットタブ
-

4.11 Java EE サーバのリソースタブ

Java EE サーバの [リソース] タブで、Java EE サーバにデプロイされたリソースを表示、管理、有効化、および無効化します。また、Java EE サーバを起動、停止、または再起動できます。

タブコンポーネント



タブ項目一覧

Java EE サーバの [リソース] タブには、次の項目が表示されます。

タイトル

Java EE サーバ名、サーバのステータスを示すアイコン、およびサーバのステータスを表示します。Java EE サーバは次のどれかのステータスにあります。

- 起動
- 停止
- 再起動が必要

リソース数

() 内に Java EE サーバに関連づけられているリソースの総数を表示します。

Java EE サーバの [リソース] タブには、次の Java EE サーバに関連づけられているリソースの情報が一覧で表示されます。

項番	表示項目	説明
1	[JNDI 名]	Java EE サーバに関連づけられているリソースの JNDI 名を表示します。リンクボタンをクリックすると、[構成管理] タブの JDBC リソースの [基本情報] タブに遷移し、対応するリソースの基本情報が表示されます。このカラムはデフォルトでは昇順でソートされています。

項番	表示項目	説明
2	[説明]	[JNDI 名] カラムに一覧表示されているリソースの説明を表示します。リソースの説明がない場合は何も表示されません。このカラムはソートできます。
3	[接続プール]	[JNDI 名] カラムに一覧表示されているリソースに関連づけられている接続プールを表示します。リンクボタンをクリックすると、[構成管理] タブの JDBC 接続プールの [基本情報] タブに遷移し、対応する接続プールの基本情報が表示されます。このカラムはソートできます。
4	[ターゲット]	リソースが有効になっているターゲットの情報を表示します。リンクボタンをクリックすると、[構成管理] タブの JDBC リソースの [ターゲット] タブに遷移し、JDBC リソースに関連づけられているターゲットが一覧表示されます。ターゲットの情報は「有効数：リソースが有効になっているサーバ数 ターゲット数：リソースに関連するサーバ数」のフォーマットで表示されます。このカラムはソートできます。
5	[有効]	[JNDI 名] カラムに一覧表示されているリソースを、関連のあるターゲットで有効、あるいは無効にするためのチェックボックスを表示します。リソースが1つ以上のターゲットで有効になっている場合は、対応するチェックボックスは選択されます。リソースがすべてのターゲットで無効になっている場合は、チェックボックスはクリアされます。リソースを有効にするには、有効にしたいリソースの [有効] チェックボックスを選択して、[JDBC リソースの有効化] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。リソースを無効にするには、無効にしたいリソースの [有効] チェックボックスからチェックを外し、[JDBC リソースの無効化] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。このカラムはソートできます。

Java EE サーバの [リソース] タブには、次のアクションアイテムが表示されます。

[起動] ボタン

Java EE サーバを起動するには、[起動] ボタンをクリックして [サーバの起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[停止] ボタン

Java EE サーバを停止するには、[停止] ボタンをクリックして [サーバの停止] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[再起動] ボタン

Java EE サーバを再起動するには、[再起動] ボタンをクリックして [サーバの再起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。


関連項目

- [5.1 構成管理タブ](#)
- [5.23 JDBC リソースの基本情報タブ](#)
- [5.28 JDBC 接続プールの基本情報タブ](#)
- [5.25 JDBC リソースのターゲットタブ](#)

4.12 Java EE サーバの関連タブ

Java EE サーバの [関連] タブで、Java EE サーバの関連するサーバの一覧、およびその関連を表示します。また、Java EE サーバを起動、停止、または再起動できます。

タブコンポーネント



タブ項目一覧

Java EE サーバの [関連] タブには、次の項目が表示されます。

タイトル

Java EE サーバ名、サーバのステータスを示すアイコン、およびサーバのステータスを表示します。Java EE サーバは次のどれかのステータスにあります。

- 起動
- 停止
- 再起動が必要

関連数

() 内に関連の総数を表示します。

Java EE サーバの [関連] タブには、次の関連するサーバの情報が一覧で表示されます。

項番	表示項目	説明
1	[関連サーバ]	Java EE サーバに関連するサーバ名をリンクとして表示します。このリンクをクリックすると、対応するサーバの基本情報を開きます。このカラムはデフォルトでは昇順でソートされています。
2	[関連]	関連名を表示します。このカラムはソートできます。

Java EE サーバの [関連] タブには、次のアクションアイテムが表示されます。

4. 運用

[起動] ボタン

Java EE サーバを起動するには、[起動] ボタンをクリックして [サーバの起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[停止] ボタン

Java EE サーバを停止するには、[停止] ボタンをクリックして [サーバの停止] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[再起動] ボタン

Java EE サーバを再起動するには、[再起動] ボタンをクリックして [サーバの再起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

4.13 Web サーバの基本情報タブ（運用タブ）

Web サーバの [基本情報] タブで、名前、種別、ノード、サーバ名、HTTP ポート番号などの Web サーバの基本情報を表示します。また、このタブで Web サーバを起動、停止、または再起動できます。

タブコンポーネント



タブ項目一覧

Web サーバの [基本情報] タブには、次の項目が表示されます。

タイトル

Web サーバの名前、サーバのステータスを示すアイコン、およびサーバのステータスを表示します。Web サーバは次のどれかのステータスにあります。

- 稼働
- 停止
- 再起動が必要

Web サーバの [基本情報] タブには、次の Web サーバの情報が順に表示されます。

名前

選択している Web サーバの名前を表示します。

種別

サーバの種別（このタブでは Web サーバ）を表示します。

ノード

Web サーバに関連づけられているノードの名前、およびリンクボタンを表示します。このボタンをクリックすると、[構成管理] タブのノードの [基本情報] ペインに遷移し、そのノードの基本情報が表示されます。

サーバ名

Web サーバのサーバ名、およびリンクボタンを表示します。サーバ名が存在しない場合は空欄がリンクとして表示されます。このリンクをクリックすると、[構成管理] タブの Web サーバの [基本情報] ペインに遷移し、Web サーバの基本情報が表示されます。サーバ名や HTTP ポートなど Web サーバの設定が編集できます。

[HTTP ポート番号]

Web サーバの HTTP ポートを表示します。HTTP ポート番号が不正な値の場合は空欄がリンクとして表示されます。リンクボタンをクリックすると、[構成管理] タブの Web サーバの [基本情報] ペインに遷移し、Web サーバの基本情報が表示されます。サーバ名や HTTP ポートなど Web サーバの設定が編集できます。なお、表示される HTTP ポート番号は、Administration Console から設定した 1 つ (`hitachi-webservers.hitachi-webserver.Webサーバ名.property.listen-port` プロパティ) だけです。

Web サーバの [基本情報] タブには、次のアクションアイテムが表示されます。

[起動] ボタン

Web サーバを起動するには、[起動] ボタンをクリックして [サーバの起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[停止] ボタン

Web サーバを停止するには、[停止] ボタンをクリックして [サーバの停止] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[再起動] ボタン

Web サーバを再起動するには、[再起動] ボタンをクリックして [サーバの再起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。


関連項目

- 5.1 構成管理タブ
 - 5.13 ノードの基本情報ペイン
 - 5.9 Web サーバの基本情報タブ (構成管理タブ)
-

4.14 Web サーバのチューニングパラメータタブ (運用タブ)

最大同時接続数を示す Web チューニングパラメータの基本情報を表示します。また、Web サーバを起動、停止、または再起動できます。

タブコンポーネント



タブ項目一覧

Web サーバの [チューニングパラメータ] タブには、次の項目が表示されます。

タイトル

選択している Web サーバの名前、サーバのステータスを示すアイコン、およびサーバのステータスを表示します。Web サーバは次のどれかのステータスにあります。

- 稼働
- 停止
- 再起動が必要

Web サーバの [チューニングパラメータ] タブには、次のチューニングパラメータに関する情報が表示されます。

[最大同時接続数]

Web サーバの最大同時接続数を表示します。この項目の単位はコネクション数です。リンクボタンをクリックすると、[構成管理] タブの [チューニングパラメータ] タブへ遷移し、パラメータを設定できます。

Web サーバの [チューニングパラメータ] タブには、次のアクションアイテムが表示されます。

[起動] ボタン

選択している Web サーバを起動するには、[起動] ボタンをクリックして [サーバの起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[停止] ボタン

選択している Web サーバを停止するには、[停止] ボタンをクリックして [サーバの停止] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[再起動] ボタン

選択している Web サーバを再起動するには、[再起動] ボタンをクリックして [サーバの再起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

関連項目

- [5.1 構成管理タブ](#)
 - [5.10 Web サーバのチューニングパラメータタブ \(構成管理タブ\)](#)
-

4.15 Web サーバの関連タブ

Web サーバの [関連] タブで、Web サーバに関連するサーバの一覧や関連を表示します。また、Web サーバを起動、停止、または再起動できます。

タブコンポーネント



タブ項目一覧

Web サーバの [関連] タブには、次の項目が表示されます。

タイトル

選択している Web サーバの名前、サーバのステータスを示すアイコン、およびサーバのステータスを表示します。Web サーバは次のどれかのステータスにあります。

- 稼働
- 停止
- 再起動が必要

関連数

() 内に関連の総数を表示します。

Web サーバの [関連] タブには、次の関連項目が一覧で表示されます。

項番	表示項目	説明
1	[関連サーバ/クラスタ]	Web サーバの関連するサーバの名前をリンクとして表示します。このリンクをクリックすると、対応するサーバの基本情報を開きます。このカラムはデフォルトでは昇順でソートされています。
2	[関連]	関連名を表示します。このカラムはソートできます。

Web サーバの [関連] タブには、次のアクションアイテムが表示されます。

[起動] ボタン

選択している Web サーバを起動するには、[起動] ボタンをクリックして [サーバの起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[停止] ボタン

選択している Web サーバを停止するには、[停止] ボタンをクリックして [サーバの停止] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。


[再起動] ボタン

選択している Web サーバを再起動するには、[再起動] ボタンをクリックして [サーバの再起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

4.16 パフォーマンストレーサの基本情報タブ

パフォーマンストレーサの [基本情報] タブで、パフォーマンストレーサの名前、種別、およびノードなどの基本情報を表示します。また、パフォーマンストレーサを起動、停止、または再起動できます。

タブコンポーネント



タブ項目一覧

パフォーマンストレーサの [基本情報] タブには、次の項目が表示されます。

タイトル

パフォーマンストレーサのサーバ名、サーバのステータスを示すアイコン、およびサーバのステータスを表示します。パフォーマンストレーサは次のどれかのステータスにあります。

- 稼働
- 停止
- 再起動が必要

パフォーマンストレーサの [基本情報] タブには、次の基本情報が順番に表示されます。

名前

パフォーマンストレーサのサーバ名を表示します。

種別

サーバの種別（このタブではパフォーマンストレーサ）を表示します。

ノード

パフォーマンストレーサに関連づけられているノード名を表示します。また、リンクボタンをクリックすると、[構成管理] タブのノードの [基本情報] ペインに遷移し、ノードの基本情報が表示されます。

パフォーマンストレーサの [基本情報] タブには、次のアクションアイテムが表示されます。

[起動] ボタン

パフォーマンストレーサを起動するには、[起動] ボタンをクリックして [サーバの起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[停止] ボタン

パフォーマンストレーサを停止するには、[停止] ボタンをクリックして [サーバの停止] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[再起動] ボタン

パフォーマンストレーサを再起動するには、[再起動] ボタンをクリックして [サーバの再起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

関連項目

- [5.13 ノードの基本情報ペイン](#)
-

4.17 パフォーマンストレーサの関連タブ

パフォーマンストレーサの [関連] タブで、パフォーマンストレーサの関連サーバの一覧、およびその関連を表示します。また、パフォーマンストレーサを起動、停止、または再起動できます。

タブコンポーネント



タブ項目一覧

パフォーマンストレーサの [関連] タブには、次の項目が表示されます。

タイトル

パフォーマンストレーサのサーバ名、サーバのステータスを示すアイコン、およびサーバのステータスを表示します。パフォーマンストレーサは次のどれかのステータスにあります。

- 起動
- 停止
- 再起動が必要

関連数

() 内に関連の総数を表示します。

パフォーマンストレーサの [関連] タブには、次の関連サーバの情報が一覧で表示されます。

項番	表示項目	説明
1	[関連サーバ]	パフォーマンストレーサに関連するサーバ名をリンクとして表示します。関連するサーバのタイプは、Webサーバ、クラスタ構成のJava EEサーバ、およびJava EEサーバです。このリンクをクリックすると、対応するサーバの基本情報を開きます。このカラムはデフォルトでは昇順でソートされています。
2	[関連]	関連名を表示します。このカラムはソートできます。

パフォーマンストレーサの [関連] タブには、次のアクションアイテムが表示されます。

[起動] ボタン

パフォーマンストレーサを起動するには、[起動] ボタンをクリックして [サーバの起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[停止] ボタン

パフォーマンストレーサを停止するには、[停止] ボタンをクリックして [サーバの停止] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[再起動] ボタン

パフォーマンストレーサを再起動するには、[再起動] ボタンをクリックして [サーバの再起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

4.18 全アプリケーションペイン (運用タブ)

[全アプリケーション] ペインで、ドメインにデプロイされたすべてのアプリケーションの情報（ターゲットの情報など）を表示します。また、ターゲットのアプリケーションを有効または無効にしたり、実行したりできます。

ペインコンポーネント



ペイン項目一覧

[全アプリケーション] ペインには、次の項目が表示されます。

全アプリケーション数

() 内に利用できるアプリケーションの総数を表示します。

[全アプリケーション] ペインには、次の利用できるアプリケーションに関する情報が一覧で表示されます。

項番	表示項目	説明
1	[名前]	アプリケーション名をリンクとして表示します。このリンクをクリックすると、[運用] タブの [ターゲット] ペインに遷移し、対応するアプリケーションの詳細が表示されます。このカラムはデフォルトでは昇順でソートされています。
2	[説明]	[名前] カラムに一覧表示されているアプリケーションの説明を表示します。説明がない場合は何も表示されません。このカラムはソートできます。
3	[ターゲット]	ターゲットの情報を表示します。リンクボタンをクリックすると、[構成管理] タブの [ターゲット] タブに遷移し、アプリケーションがデプロイされているターゲットが表示されます。ターゲットの情報は「有効数：アプリケーションが有効になっているサーバ数>ターゲット数：アプリケーションがデプロイされているサーバ数」のフォーマットで表示されます。このカラムはソートできます。
4	[有効]	[名前] カラムに一覧表示されているアプリケーションを有効、または無効にするためのチェックボックスを表示します。アプリケーションがドメイン上にだけデプロイされている場合、そのチェックボックスは無効になり、チェックボック

項番	表示項目	説明
		<p>スがクリアされます。アプリケーションが1つ以上のターゲットで有効になっている場合、そのチェックボックスが選択されます。アプリケーションがすべてのターゲットで無効になっている場合、チェックボックスがクリアされます。アプリケーションを有効にするには、有効にしたいアプリケーションの [有効] チェックボックスを選択して、[アプリケーションの有効化] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。アプリケーションを無効にするには、無効にしたいアプリケーションの [有効] チェックボックスからチェックを外して、[アプリケーションの無効化] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。このカラムはソートできます。</p> <p>なお、コマンドを操作してアプリケーションを有効にした場合、すでに有効になっているほかのバージョンが存在するときは、このバージョンを無効にします。Administration Console を操作してアプリケーションを有効にした場合、すでに有効になっているほかのバージョンが存在するときは、このバージョンは有効のままです。</p>
5	[操作]	<p>[名前] カラムに一覧表示されている各アプリケーションに対して [確認] ボタンが表示されます。アプリケーションを起動するには、[確認] ボタンをクリックして、[アプリケーションの確認] ダイアログボックスを表示します。ダイアログに必要事項を入力して [OK] ボタンをクリックすると、アプリケーションが別ウィンドウで開きます。選択したアプリケーションが、そのアプリケーションをデプロイしているサーバで有効になっていない場合、[確認] ボタンをクリックすると、[情報] ダイアログボックスにアプリケーションを有効にするようメッセージが表示されます。</p>

[全アプリケーション] ペインには、次のアクションアイテムが表示されます。

[一括有効化] ボタン

すべてのアプリケーションを有効にするには、[一括有効化] ボタンをクリックして [アプリケーションの有効化] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[一括無効化] ボタン

すべてのアプリケーションを無効にするには、[一括無効化] ボタンをクリックして [アプリケーションの無効化] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。


関連項目

- 4.1 運用タブ
- 4.19 アプリケーションのターゲットペイン
- 5.18 アプリケーションのターゲットタブ

4.19 アプリケーションのターゲットペイン

アプリケーションの [ターゲット] ペインで、アプリケーションがデプロイされているサーバを表示したり、選択したアプリケーションを特定のターゲット上で実行するための操作を実施したりします。また、アプリケーションの有効/無効を、関連づけられているすべてのサーバに対して設定したり、サーバを指定して設定したりできます。

ペインコンポーネント



ペイン項目一覧

アプリケーションの [ターゲット] ペインには、次の項目が表示されます。

タイトル

アプリケーションの名前を表示します。

ターゲット数

() 内にアプリケーションがデプロイされているサーバの総数を表示します。

アプリケーションの [ターゲット] ペインには、次のアプリケーションに関する情報が一覧で表示されます。

項番	表示項目	説明
1	[名前]	アプリケーションがデプロイされているサーバの一覧をリンクとして表示します。このリンクをクリックすると、[運用] タブに遷移し、対応するサーバの基本情報が表示されます。このカラムはデフォルトでは昇順でソートされています。

項番	表示項目	説明
2	[構成]	[名前] カラムに一覧表示されているすべてのサーバの構成を表示します。リンクボタンをクリックすると、[構成管理] タブの [Java EE 設定] ペインに遷移し、対応する構成が表示されます。このカラムはソートできます。
3	[アプリ数]	[名前] カラムに一覧表示されている各サーバで使用できるアプリケーションの総数を表示します。このカラムはソートできます。
4	[リソース数]	[名前] カラムに一覧表示されているサーバに関連づけられているリソースの総数を表示します。このカラムはソートできます。
5	[ノード]	[名前] カラムに一覧表示されているサーバに関連づけられているノード名を表示します。[名前] カラムに一覧表示されているサーバがドメイン管理サーバまたはクラスタの場合は、このカラムにはハイフン (-) が表示されます。リンクボタンをクリックすると、[構成管理] タブのノードの [基本情報] ペインに遷移し、そのノードの基本情報が表示されます。このカラムはソートできます。
6	[有効]	[名前] カラムに一覧表示されている各サーバにチェックボックスを表示します。アプリケーションが1つ以上のターゲットで有効になっている場合は、対応するチェックボックスは選択されます。アプリケーションがすべてのターゲットで無効になっている場合は、チェックボックスはクリアされます。アプリケーションを特定のサーバで有効にするには、そのサーバの [有効] チェックボックスを選択して [アプリケーションの有効化] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。アプリケーションを特定のサーバで無効にするには、そのサーバの [有効] チェックボックスのチェックを外して [アプリケーションの無効化] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。このカラムはソートできます。
7	[操作]	[名前] カラムに一覧表示されている各アプリケーションに対して [確認] ボタンが表示されます。アプリケーションを起動するには、[確認] ボタンをクリックして、[アプリケーションの確認] ダイアログボックスを表示します。ダイアログに必要事項を入力して [OK] ボタンをクリックすると、アプリケーションが別ウィンドウで開きます。アプリケーションが、そのアプリケーションをデプロイしているサーバで有効になっていない場合、[確認] ボタンをクリックすると、[情報] ダイアログボックスにアプリケーションを有効にするようメッセージが表示されます。

アプリケーションの [ターゲット] ペインには、次のアクションアイテムが表示されます。

[一括有効化] ボタン

[名前] カラムに一覧表示されているすべてのサーバに対し、アプリケーションを有効にするには、[一括有効化] ボタンをクリックして [アプリケーションの有効化] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[一括無効化] ボタン

[名前] カラムに一覧表示されているすべてのサーバに対し、アプリケーションを無効にするには、[一括無効化] ボタンをクリックして [アプリケーションの無効化] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[構成管理へ] ボタン

[構成管理] タブに遷移して、アプリケーションの [ターゲット] タブを表示するには、[構成管理へ] ボタンをクリックします。

関連項目

- 4.1 運用タブ
 - 5.33 Java EE 設定ペイン
 - 5.13 ノードの基本情報ペイン
 - 5.1 構成管理タブ
-

4.20 JDBC ペイン (運用タブ)

[JDBC] ペインで [JDBC リソース] ペインに移動します。[JDBC リソース] ペインでは、利用できるすべての JDBC リソースの一覧を表示、および管理します。

ペインコンポーネント



ペイン項目一覧

[JDBC] ペインには、次の項目が表示されます。

JDBC

[JDBC リソース] ペインへ遷移するためのリンクを表示します。


関連項目

- [4.21 JDBC リソースペイン \(運用タブ\)](#)
-

4.21 JDBC リソースペイン (運用タブ)

[JDBC リソース] ペインで、利用できるすべての JDBC リソースおよびリソースに関連するサーバの情報を表示します。リソースを有効化または無効化することもできます。

ペインコンポーネント



ペイン項目一覧

[JDBC リソース] ペインには、次の項目が表示されます。

JDBC リソース数

() 内に利用できるリソースの総数を表示します。

[JDBC リソース] ペインには、次の JDBC リソースに関する情報が一覧で表示されます。

項番	表示項目	説明
1	[JNDI 名]	リソースの JNDI 名をリンクとして表示します。このリンクをクリックすると、JDBC リソースの [ターゲット] ペインに遷移し、対応するリソースの詳細が表示されます。このカラムはデフォルトでは昇順でソートされています。
2	[説明]	[JNDI 名] カラムに一覧表示されているリソースの説明を表示します。リソースの説明がない場合は何も表示されません。このカラムはソートできます。
3	[接続プール]	[JNDI 名] カラムに一覧表示されているリソースに関連づけられている接続プール名を表示します。リンクボタンをクリックすると、[構成管理] タブの JDBC 接続プールの [基本情報] タブに遷移し、対応する接続プールの基本情報が表示されます。このカラムはソートできます。

項番	表示項目	説明
4	[ターゲット]	リソースのターゲットの情報を表示します。リンクボタンをクリックすると、[構成管理] タブの JDBC リソースの [ターゲット] タブに遷移し、リソースに関連するサーバが一覧表示されます。ターゲットの情報は「有効数：リソースが有効になっているサーバ数ターゲット数：リソースに関連するサーバ数」のフォーマットで表示されます。このカラムはソートできます。
5	[有効]	[JNDI 名] カラムに一覧表示されているリソースを有効、または無効にするためのチェックボックスを表示します。リソースがドメイン管理サーバ上にだけ作成される場合、このチェックボックスは無効になり、クリアされます。リソースが1つ以上のターゲットで有効になっている場合は、そのチェックボックスが選択されます。リソースがすべてのターゲットで無効になっている場合は、チェックボックスはクリアされます。リソースを有効にするには、有効にしたいリソースの [有効] チェックボックスを選択して、[JDBC リソースの有効化] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。リソースを無効にするには、無効にしたいリソースの [有効] チェックボックスからチェックを外し、[JDBC リソースの無効化] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。このカラムはソートできます。

[JDBC リソース] ペインには、次のアクションアイテムが表示されます。

[一括有効化] ボタン

すべてのリソースを有効にするには、[一括有効化] ボタンをクリックして [JDBC リソースの有効化] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[一括無効化] ボタン

すべてのリソースを無効にするには、[一括無効化] ボタンをクリックして [JDBC リソースの無効化] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。


関連項目

- [4.22 JDBC リソースのターゲットペイン](#)
 - [4.1 運用タブ](#)
 - [5.28 JDBC 接続プールの基本情報タブ](#)
 - [5.25 JDBC リソースのターゲットタブ](#)
-

4.22 JDBC リソースのターゲットペイン

JDBC リソースの [ターゲット] ペインで、JDBC リソースに関連するサーバを表示します。また、JDBC リソースの有効/無効を関連づけられているすべてのサーバに対して設定したり、サーバを指定して設定したりできます。

ペインコンポーネント



ペイン項目一覧

JDBC リソースの [ターゲット] ペインには、次の項目が表示されます。

タイトル

JDBC リソース名を表示します。

ターゲット数

() 内に JDBC リソースに関連するサーバの総数を表示します。

JDBC リソースの [ターゲット] ペインには、次の JDBC リソースに関する情報が一覧で表示されます。

項番	表示項目	説明
1	[名前]	JDBC リソースに関連するサーバの一覧をリンクとして表示します。このリンクをクリックすると、[運用] タブに遷移し、対応するサーバの基本情報が表示されます。このカラムはデフォルトでは昇順でソートされています。
2	[構成]	[名前] カラムに一覧表示されているすべてのサーバの構成をリンクとして表示します。このリンクをクリックすると、[構成管理] タブの [Java EE 設定] ペインに遷移し、対応する構成が表示されます。このカラムはソートできます。

項番	表示項目	説明
3	[アプリ数]	[名前] カラムに一覧表示されている各サーバで使用できるアプリケーションの総数を表示します。このカラムはソートできます。
4	[リソース数]	[名前] カラムに一覧表示されている各サーバで使用できるリソースの総数を表示します。このカラムはソートできます。
5	[ノード]	[名前] カラムに一覧表示されているサーバに関連づけられているノード名を表示します。[名前] カラムに一覧表示されているサーバがドメイン管理サーバまたはクラスタの場合は、このカラムにはハイフン (-) が表示されます。リンクボタンをクリックすると、[構成管理] タブのノードの [基本情報] ペインに遷移し、そのノードの基本情報が表示されます。このカラムはソートできます。
6	[有効]	[名前] カラムに一覧表示されている各サーバにチェックボックスを表示します。リソースが [名前] カラムで一覧表示されているサーバで有効になっている場合は、対応するチェックボックスは選択されます。リソースが [名前] カラムで一覧表示されているサーバで無効になっている場合は、対応するチェックボックスはクリアされます。JDBC リソースを特定のサーバで有効にするには、そのサーバの [有効] チェックボックスを選択して [JDBC リソースの有効化] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。JDBC リソースを特定のサーバで無効にするには、そのサーバの [有効] チェックボックスのチェックを外して [JDBC リソースの無効化] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。このカラムはソートできます。

JDBC リソースの [ターゲット] ペインには、次のアクションアイテムが表示されます。

[一括有効化] ボタン

関連づけられているすべてのサーバに対し、JDBC リソースを有効にするには、[一括有効化] ボタンをクリックして [JDBC リソースの有効化] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[一括無効化] ボタン

関連づけられているすべてのサーバに対し、JDBC リソースを無効にするには、[一括無効化] ボタンをクリックして [JDBC リソースの無効化] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[構成管理へ] ボタン

[構成管理] タブに遷移して、JDBC リソースの [ターゲット] ペインを表示するには、[構成管理へ] ボタンをクリックします。


関連項目

- [4.8 Java EE サーバのログタブ](#)
- [5.1 構成管理タブ](#)
- [5.33 Java EE 設定ペイン](#)
- [5.13 ノードの基本情報ペイン](#)
- [5.25 JDBC リソースのターゲットタブ](#)

4.23 クラスタの Java EE サーバのログタブ

クラスタの Java EE サーバの [ログ] タブでは、クラスタ構成の Java EE サーバのログを確認したり、ログ表示エリアで任意のテキストを検索したりできます。また、クラスタ構成の Java EE サーバを起動、停止、または再起動できます。

タブコンポーネント



タブ項目一覧

クラスタの Java EE サーバの [ログ] タブには、次の項目が表示されます。

タイトル

クラスタ構成の Java EE サーバ名、サーバのステータスを示すアイコン、およびサーバのステータスを表示します。クラスタ構成の Java EE サーバは次のどれかのステータスにあります。

- 稼働
- 停止
- 再起動が必要

クラスタの Java EE サーバの [ログ] タブには、次のクラスタ構成の Java EE サーバのログに関する情報が順番に表示されます。

ログタイプリストボックス

クラスタ構成の Java EE サーバの利用できるログの種類を表示します。利用できるログの種類は [ログ] です。

ログ表示エリア

クラスタ構成の Java EE サーバのサーバログを表示します。最新のログの情報を表示するには、ブラウザを手動で更新してください。

クラスタの Java EE サーバの [ログ] タブには、次のアクションアイテムが表示されます。

[検索] テキストボックス

テキストを検索し、ログ表示エリアにグリーンでハイライト表示させるには、[検索] テキストボックスに検索したいテキストを指定します。ログ表示エリアにないテキストは検索できません。検索では大文字小文字を区別する必要があります。

[前へ] ボタン

[前へ] ボタンをクリックすると、[検索] テキストボックスに指定したテキストの上方向の検索が行われ、ログ表示エリアにハイライト表示されます。ログ表示エリアの冒頭に指定されたテキストがある場合、続いてこのボタンをクリックすると、ログ表示エリアの終わりから検索が行われます。検索対象のテキストが見つからない場合は何も起こりません。

[次へ] ボタン

[次へ] ボタンをクリックすると、[検索] テキストボックスに指定したテキストの下方向の検索が行われ、ログ表示エリアにハイライト表示されます。ログ表示エリアの終わりに指定されたテキストがある場合、続いてこのボタンをクリックすると、ログ表示エリアの冒頭から検索が行われます。検索対象のテキストが見つからない場合は何も起こりません。

[起動] ボタン

クラスタ構成の Java EE サーバを起動するには、[起動] ボタンをクリックして [サーバの起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[停止] ボタン

クラスタ構成の Java EE サーバを停止するには、[停止] ボタンをクリックして [サーバの停止] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[再起動] ボタン

クラスタ構成の Java EE サーバを再起動するには、[再起動] ボタンをクリックして [サーバの再起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[構成管理へ] ボタン

[構成管理] タブに遷移して、Java EE サーバのクラスタの [基本情報] タブを表示するには、[構成管理へ] ボタンをクリックします。


関連項目

- [5.1 構成管理タブ](#)
 - [5.40 クラスタの Java EE サーバの基本情報タブ \(構成管理タブ\)](#)
-

4.24 クラスタの Java EE サーバの基本情報タブ（運用タブ）

名前、種別、ノード、構成、HTTP ポート番号、および Java EE サーバに関連づけられているクラスタなどの、クラスタ構成の Java EE サーバの基本情報を表示します。また、クラスタ構成の Java EE サーバを起動、停止、または再起動できます。

タブコンポーネント



タブ項目一覧

クラスタの Java EE サーバの [基本情報] タブには、次の項目が表示されます。

タイトル

クラスタ構成の Java EE サーバ名、サーバのステータスを示すアイコン、およびサーバのステータスを表示します。クラスタ構成の Java EE サーバは次のどれかのステータスにあります。

- 稼働
- 停止
- 再起動が必要

クラスタの Java EE サーバの [基本情報] タブには、次の基本情報が順番に表示されます。

名前

クラスタ構成の Java EE サーバ名を表示します。

種別

クラスタ構成の Java EE サーバのサーバの種別（このタブでは Java EE サーバ）を表示します。

[ノード]

クラスタ構成の Java EE サーバに関連づけられているノード名をリンクとして表示します。このリンクをクリックすると、[構成管理] タブのノードの [基本情報] ペインに遷移し、対応するノードの基本情報が表示されます。

[構成]

クラスタ構成の Java EE サーバに関連づけられている Java EE 構成名をリンクとして表示します。このリンクをクリックすると、[構成管理] タブの [Java EE 設定] ペインに遷移し、対応するクラスタ構成が表示されます。

[HTTP ポート番号]

クラスタ構成の Java EE サーバの HTTP ポートを表示します。解決できない HTTP ポートは NaN と表示されます。リンクボタンをクリックすると、[構成管理] タブの HTTP リスナーの [基本情報] タブに遷移し、ポートに関連づけられている HTTP リスナーの基本情報が表示されます。HTTP ポート番号に関連づけられている HTTP リスナー名をツールチップとして表示するには、マウスポインターを [HTTP ポート番号] の上に移動します。

[クラスタ]

Java EE サーバに関連づけられているクラスタ名をリンクとして表示します。このリンクをクリックすると、[運用] タブのクラスタの [基本情報] タブに遷移し、Java EE サーバに関連づけられているクラスタの基本情報が表示されます。

クラスタの Java EE サーバの [基本情報] タブには、次のアクションアイテムが表示されます。

[起動] ボタン

クラスタ構成の Java EE サーバを起動するには、[起動] ボタンをクリックして [クラスタの起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[停止] ボタン

クラスタ構成の Java EE サーバを停止するには、[停止] ボタンをクリックして [クラスタの停止] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[再起動] ボタン

クラスタ構成の Java EE サーバを再起動するには、[再起動] ボタンをクリックして [クラスタの再起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。


関連項目

- [5.1 構成管理タブ](#)
 - [5.13 ノードの基本情報ペイン](#)
 - [5.33 Java EE 設定ペイン](#)
 - [5.36 HTTP リスナーの基本情報タブ](#)
 - [4.27 クラスタの基本情報タブ \(運用タブ\)](#)
-

4.25 クラスタの Java EE サーバの関連タブ

クラスタ構成の Java EE サーバに関連するサーバの詳細を表示します。また、クラスタ構成の Java EE サーバを起動、停止、または再起動できます。

タブコンポーネント



タブ項目一覧

クラスタの Java EE サーバの [関連] タブには、次の項目が表示されます。

タイトル

クラスタ構成の Java EE サーバ名、サーバのステータスを示すアイコン、およびサーバのステータスを表示します。クラスタ構成の Java EE サーバは次のどれかのステータスにあります。

- 稼働
- 停止
- 再起動が必要

関連数

() 内に関連の総数を表示します。

クラスタの Java EE サーバの [関連] タブには、次のクラスタ構成の Java EE サーバに関連するサーバに関する情報が一覧で表示されます。

項番	表示項目	説明
1	[サーバ]	クラスタ構成の Java EE サーバに関連するパフォーマンストレーサ名をリンクとして表示します。このリンクをクリックすると、パフォーマンストレーサの [基本情報] タブに遷移し、対応するパフォーマンストレーサの基本情報が表示されます。このカラムはデフォルトでは昇順でソートされています。
2	[関連]	関連名を表示します。このカラムはソートできます。

クラスタの Java EE サーバの [関連] タブには、次のアクションアイテムが表示されます。

[起動] ボタン

クラスタ構成の Java EE サーバを起動するには、[起動] ボタンをクリックして [サーバの起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[停止] ボタン

クラスタ構成の Java EE サーバを停止するには、[停止] ボタンをクリックして [サーバの停止] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[再起動] ボタン

クラスタ構成の Java EE サーバを再起動するには、[再起動] ボタンをクリックして [サーバの再起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

関連項目

- [4.16 パフォーマンストレーサの基本情報タブ](#)
-

4.26 全クラスタペイン (運用タブ)

クラスタおよびクラスタの構成で使用できるサーバ数を表示します。

ペインコンポーネント

全クラスタ数



ペイン項目一覧

[全クラスタ] ペインには、次の項目が表示されます。

全クラスタ数

() 内に利用できるクラスタの総数を表示します。

[全クラスタ] ペインには、次のクラスタに関する情報が一覧で表示されます。

項番	表示項目	説明
1	[名前]	クラスタ名をリンクとして表示します。このリンクをクリックすると、クラスタの [基本情報] タブに遷移し、対応するクラスタの基本情報が表示されます。このカラムはデフォルトでは昇順でソートされています。
2	[構成]	[名前] カラムに一覧表示されているクラスタの構成名を表示します。リンクボタンをクリックすると、[構成管理] タブの [Java EE 設定] ペインに遷移し、対応する構成情報が表示されます。このカラムはソートできます。
3	[サーバ数]	[名前] カラムに一覧表示されている各クラスタで使用できる Java EE サーバの総数を表示します。

関連項目

- 4.27 クラスタの基本情報タブ (運用タブ)
- 5.1 構成管理タブ

- 5.33 Java EE 設定ペイン
-

4.27 クラスタの基本情報タブ（運用タブ）

名前およびクラスタの構成などの基本情報を表示します。また、クラスタを起動、停止、または再起動できます。

タブコンポーネント



タブ項目一覧

クラスタの [基本情報] タブには、次の項目が表示されます。

タイトル

選択しているクラスタの名前、クラスタのステータスを示すアイコン、およびクラスタのステータスを表示します。クラスタは次のどれかのステータスにあります。

- 稼働
- 停止
- 一部稼働中

クラスタのステータスは、次の条件に基づき表示されます。

- 稼働：クラスタに関連づけられているすべての Java EE サーバが稼働中の場合
- 停止：クラスタに関連づけられているすべての Java EE サーバが停止中の場合
- 一部稼働中：クラスタに稼働中および停止中の Java EE サーバがある場合

クラスタの [基本情報] タブには、次の基本情報が順に表示されます。

名前

クラスタ名を表示します。

構成

クラスタに関連づけられている構成名を表示します。リンクボタンをクリックすると、[構成管理] タブの [Java EE 設定] ペインに遷移し、対応するクラスタの構成が表示されます。

クラスタの [基本情報] タブには、次のアクションアイテムが表示されます。

[クラスタの起動] ボタン

クラスタを起動するには、[クラスタの起動] ボタンをクリックして [クラスタの起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[クラスタの停止] ボタン

クラスタを停止するには、[クラスタの停止] ボタンをクリックして [クラスタの停止] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[クラスタの再起動] ボタン

クラスタを再起動するには、[クラスタの再起動] ボタンをクリックして [クラスタの再起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

関連項目

- [5.1 構成管理タブ](#)
 - [5.33 Java EE 設定ペイン](#)
-

4.28 クラスタのアプリケーションタブ

クラスタに関連づけられている Java EE サーバにデプロイされたアプリケーションを表示したり、アプリケーションを有効または無効にしたり、対象のアプリケーションを実行したりします。また、クラスタを起動、停止、または再起動できます。

タブコンポーネント



タブ項目一覧

クラスタの [アプリケーション] タブには、次の項目が表示されます。

タイトル

クラスタの名前、クラスタのステータスを示すアイコン、およびクラスタのステータスを表示します。クラスタは次のどれかのステータスにあります。

- 稼働
- 停止
- 一部稼働中

クラスタのステータスは、次の条件に基づき表示されます。

- 稼働：クラスタに関連づけられているすべての Java EE サーバが稼働中の場合
- 停止：クラスタに関連づけられているすべての Java EE サーバが停止中の場合
- 一部稼働中：クラスタに稼働中および停止中の Java EE サーバがある場合

アプリケーション数

() 内にクラスタにデプロイされたアプリケーションの総数を表示します。

クラスタの [アプリケーション] タブには、次のアプリケーションに関する情報が一覧で表示されます。

項番	表示項目	説明
1	[名前]	クラスタにデプロイされたアプリケーションの一覧を表示します。リンクボタンをクリックすると、[構成管理] タブのアプリケーションの [基本情報] タブに遷移し、対応するアプリケーションの基本情報が表示されます。このカラムはデフォルトでは昇順でソートされています。
2	[説明]	[名前] カラムに一覧表示されているアプリケーションの説明を表示します。アプリケーションの説明がない場合は何も表示されません。このカラムはソートできます。
3	[ターゲット]	アプリケーションが有効になっているターゲットの情報を表示します。リンクボタンをクリックすると、[構成管理] タブのアプリケーションの [ターゲット] タブに遷移し、アプリケーションに関連づけられているターゲットが一覧表示されます。ターゲットの情報は「有効数：アプリケーションが有効になっているサーバ数 ターゲット数：アプリケーションがデプロイされているサーバ数」のフォーマットで表示されます。このカラムはソートできます。
4	[有効]	[名前] カラムに一覧表示されているアプリケーションを、関連するサーバで有効、または無効にするためのチェックボックスを表示します。アプリケーションが少なくとも1つのサーバで有効になっている場合、このチェックボックスは選択されています。アプリケーションがすべてのサーバで無効になっている場合、このチェックボックスのチェックが外されています。アプリケーションを有効にするには、有効にしたいアプリケーションの [有効] チェックボックスを選択して、[アプリケーションの有効化] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。アプリケーションを無効にするには、無効にしたいアプリケーションの [有効] チェックボックスからチェックを外して、[アプリケーションの無効化] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。このカラムはソートできます。 なお、コマンドを操作してアプリケーションを有効にした場合、すでに有効になっているほかのバージョンが存在するときは、このバージョンを無効にします。Administration Console を操作してアプリケーションを有効にした場合、すでに有効になっているほかのバージョンが存在するときは、このバージョンは有効のままです。
5	[操作]	[名前] カラムに一覧表示されている各アプリケーションに対して [確認] ボタンが表示されます。アプリケーションを起動するには、[確認] ボタンをクリックして、[アプリケーションの確認] ダイアログボックスを表示します。ダイアログに必要事項を入力して [OK] ボタンをクリックすると、アプリケーションが別ウィンドウで開きます。 アプリケーションが、そのアプリケーションをデプロイしているすべてのサーバで有効になっていない場合、[ターゲットがありません] ダイアログボックスが表示されます。

クラスタの [アプリケーション] タブには、次のアクションアイテムが表示されます。

[クラスタの起動] ボタン

クラスタを起動するには、[クラスタの起動] ボタンをクリックして [クラスタの起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[クラスタの停止] ボタン

クラスタを停止するには、[クラスタの停止] ボタンをクリックして [クラスタの停止] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[クラスタの再起動] ボタン

クラスタを再起動するには、[クラスタの再起動] ボタンをクリックして [クラスタの再起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。


関連項目

- [5.1 構成管理タブ](#)
 - [5.17 アプリケーションの基本情報タブ](#)
 - [5.18 アプリケーションのターゲットタブ](#)
-

4.29 クラスタのサーバタブ (運用タブ)

クラスタで使用できるすべての Java EE サーバおよび Java EE サーバが提供されているノードを表示します。また、クラスタを起動、停止、または再起動できます。

タブコンポーネント



タブ項目一覧

クラスタの [サーバ] タブには、次の項目が表示されます。

タイトル

クラスタの名前、クラスタのステータスを示すアイコン、およびクラスタのステータスを表示します。クラスタは次のどれかのステータスにあります。

- 稼働
- 停止
- 一部稼働中

クラスタのステータスは、次の条件に基づき表示されます。

- 稼働：クラスタに関連づけられているすべての Java EE サーバが稼働中の場合
- 停止：クラスタに関連づけられているすべての Java EE サーバが停止中の場合
- 一部稼働中：クラスタに稼働中および停止中の Java EE サーバがある場合

サーバ数

() 内にクラスタで使用できるクラスタ構成のサーバの総数を表示します。

クラスタの [サーバ] タブには、次のサーバに関する情報が一覧で表示されます。

項番	表示項目	説明
1	[名前]	クラスタ構成のサーバ名をリンクとして表示します。このリンクをクリックすると、クラスタの Java EE サーバの [ログ] タブに遷移し、対応するクラスタサーバが表示されます。このカラムはデフォルトでは昇順でソートされています。
2	[クラスタのサーバステータス]	[名前] カラムに一覧表示されているクラスタ構成の Java EE サーバのサーバステータスを示すアイコンを表示します。クラスタ構成の Java EE サーバは次のどれかのステータスにあります。 <ul style="list-style-type: none"> 稼働 停止 再起動が必要 このカラムはソートできます。
3	[ノード]	[名前] カラムに一覧表示されているクラスタ構成のサーバのノード名を表示します。リンクボタンをクリックすると、[構成管理] タブのノードの [基本情報] ペインに遷移し、対応するノードが表示されます。このカラムはソートできます。

クラスタの [サーバ] タブには、次のアクションアイテムが表示されます。

[クラスタの起動] ボタン

クラスタを起動するには、[クラスタの起動] ボタンをクリックして [クラスタの起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[クラスタの停止] ボタン

クラスタを停止するには、[クラスタの停止] ボタンをクリックして [クラスタの停止] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[クラスタの再起動] ボタン

クラスタを再起動するには、[クラスタの再起動] ボタンをクリックして [クラスタの再起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

関連項目

- 4.23 クラスタの Java EE サーバのログタブ
 - 5.13 ノードの基本情報ペイン
-

4.30 クラスタのリソースタブ

クラスタの Java EE サーバに関連づけられているリソースを表示したり、対象のリソースを有効または無効にしたりします。また、クラスタを起動、停止、または再起動できます。

タブコンポーネント



タブ項目一覧

クラスタの [リソース] タブには、次の項目が表示されます。

タイトル

クラスタの名前、クラスタのステータスを示すアイコン、およびクラスタのステータスを表示します。クラスタは次のどれかのステータスにあります。

- 起動
- 停止
- 一部稼働中

クラスタのステータスは、次の条件に基づき表示されます。

- 起動：クラスタに関連づけられているすべての Java EE サーバが稼働中の場合
- 停止：クラスタに関連づけられているすべての Java EE サーバが停止中の場合
- 一部稼働中：クラスタに稼働中および停止中の Java EE サーバがある場合

リソース数

() 内にクラスタに関連づけられているリソースの総数を表示します。

クラスタの [リソース] タブには、次のリソースに関する情報が一覧で表示されます。

項番	表示項目	説明
1	[JNDI 名]	クラスタに関連づけられているリソースの JNDI 名を表示します。リンクボタンをクリックすると、[構成管理] タブの JDBC リソースの [基本情報] タブに遷移し、対応するリソースの基本情報が表示されます。このカラムはデフォルトでは昇順でソートされています。
2	[説明]	[JNDI 名] カラムに一覧表示されているリソースの説明を表示します。リソースの説明がない場合は何も表示されません。このカラムはソートできます。
3	[接続プール]	[JNDI 名] カラムに一覧表示されているリソースに関連づけられている接続プール名を表示します。リンクボタンをクリックすると、[構成管理] タブの JDBC 接続プールの [基本情報] タブに遷移し、対応する接続プールの基本情報が表示されます。このカラムはソートできます。
4	[ターゲット]	リソースが有効になっているターゲットの情報を表示します。リンクボタンをクリックすると、[構成管理] タブの JDBC リソースの [ターゲット] タブに遷移し、リソースに関連づけられているターゲットが一覧表示されます。ターゲット情報は「有効数：リソースが有効になっているサーバ数ターゲット数：リソースに関連するサーバ数」のフォーマットで表示されます。このカラムはソートできます。
5	[有効]	[JNDI 名] カラムに一覧表示されているリソースを有効、または無効にするためのチェックボックスを表示します。リソースが少なくとも 1 つのサーバで有効になっている場合、このチェックボックスは選択されています。リソースがすべてのサーバで無効になっている場合、このチェックボックスのチェックが外されています。リソースを有効にするには、有効にしたいリソースの [有効] チェックボックスを選択して、[JDBC リソースの有効化] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。リソースを無効にするには、無効にしたいリソースの [有効] チェックボックスからチェックを外し、[JDBC リソースの無効化] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。このカラムはソートできます。

クラスタの [リソース] タブには、次のアクションアイテムが表示されます。

[クラスタの起動] ボタン

クラスタを起動するには、[クラスタの起動] ボタンをクリックして [クラスタの起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[クラスタの停止] ボタン

クラスタを停止するには、[クラスタの停止] ボタンをクリックして [クラスタの停止] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[クラスタの再起動] ボタン

クラスタを再起動するには、[クラスタの再起動] ボタンをクリックして [クラスタの再起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

関連項目


- [5.1 構成管理タブ](#)
- [5.23 JDBC リソースの基本情報タブ](#)

- 5.28 JDBC 接続プールの基本情報タブ
 - 5.25 JDBC リソースのターゲットタブ
-

4.31 クラスタの関連タブ

クラスタに関連するサーバの一覧や関連を表示します。また、クラスタを起動、停止、または再起動できます。

タブコンポーネント



タブ項目一覧

クラスタの [関連] タブには、次の項目が表示されます。

タイトル

クラスタの名前、クラスタのステータスを示すアイコン、およびクラスタのステータスを表示します。クラスタは次のどれかのステータスにあります。

- 稼働
- 停止
- 一部稼働中

クラスタのステータスは、次の条件に基づき表示されます。

- 稼働：クラスタに関連づけられているすべての Java EE サーバが稼働中の場合
- 停止：クラスタに関連づけられているすべての Java EE サーバが停止中の場合
- 一部稼働中：クラスタに稼働中および停止中の Java EE サーバがある場合

関連数

() 内にクラスタの関連の総数を表示します。

クラスタの [関連] タブには、次の関連するサーバに関する情報が一覧で表示されます。

項番	表示項目	説明
1	[サーバ]	クラスタに関連する Web サーバ名をリンクとして表示します。このリンクをクリックすると、Web サーバの [基本情報] タブに遷移し、対応する Web サーバの基本情報が表示されます。このカラムはデフォルトでは昇順でソートされています。
2	[関連]	関連名を表示します。このカラムはソートできます。

クラスタの [関連] タブには、次のアクションアイテムが表示されます。

[クラスタの起動] ボタン

クラスタを起動するには、[クラスタの起動] ボタンをクリックして [クラスタの起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[クラスタの停止] ボタン

クラスタを停止するには、[クラスタの停止] ボタンをクリックして [クラスタの停止] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[クラスタの再起動] ボタン

クラスタを再起動するには、[クラスタの再起動] ボタンをクリックして [クラスタの再起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

関連項目

- [4.13 Web サーバの基本情報タブ \(運用タブ\)](#)
-

4.32 メッセージペイン (運用タブ)

[メッセージ] ペインで、サーバからの異なる種類のメッセージ、メッセージが記録された日時、および新規メッセージを表示します。[設定] タブの [メッセージ] ペインで定義されたメッセージの最大数を表示します。メッセージは、メッセージタイプ、KDKD で始まるメッセージ ID (例: KDKD12345-I)、メッセージ本文、メッセージが記録された日時 (「yyyy/MM/dd hh:mm:ss.SSS」の形式)、およびそれが新規のメッセージかどうかなどの情報が表示されます。

ペインコンポーネント

[合計] フィルターボタン

[異常] フィルターボタン

[警告] フィルターボタン

[情報] フィルターボタン

新着	ID	本文	発生日時
(I) KDKD10083-I		The server was started successfully. (server type = webserver, server name = Web1)	2014/07/09 08:58:00.241
(I) KDKD10083-I		The server was started successfully. (server type = javaee, server name = JavaEE1)	2014/07/09 08:57:55.122
(I) KDKD10083-I		The server was started successfully. (server type = prf, server name = PRF1)	2014/07/09 08:57:39.964
(I) KDKD10094-I		The server was stopped successfully. (server type = prf, server name = PRF1, stop method = normal)	2014/07/09 08:56:49.390
(I) KDKD10094-I		The server was stopped successfully. (server type = javaee, server name = JavaEE1, stop method = normal)	2014/07/09 08:56:46.398
(I) KDKD10094-I		The server was stopped successfully. (server type = webserver, server name = Web1, stop method = graceful)	2014/07/09 08:56:41.949
(I) KDKD10083-I		The server was started successfully. (server type = webserver, server name = Web1)	2014/07/09 08:51:41.268
(I) KDKD10083-I		The server was started successfully. (server type = javaee, server name = JavaEE1)	2014/07/09 08:51:36.219
(I) KDKD10083-I		The server was started successfully. (server type = prf, server name = PRF1)	2014/07/09 08:51:20.911
(I) KDKD10094-I		The server was stopped successfully. (server type = prf, server name = PRF1, stop method = normal)	2014/07/09 08:50:31.154
(I) KDKD10094-I		The server was stopped successfully. (server type = javaee, server name = JavaEE1, stop method = normal)	2014/07/09 08:50:28.122
(I) KDKD10094-I		The server was stopped successfully. (server type = webserver, server name = Web1, stop method = graceful)	2014/07/09 08:50:23.446
(I) KDKD10083-I		The server was started successfully. (server type = webserver, server name = Web1)	2014/07/09 08:49:10.934
(I) KDKD10083-I		The server was started successfully. (server type = javaee, server name = JavaEE1)	2014/07/09 08:49:05.501

新着カラム

[ID] カラム

[本文] カラム

[発生日時] カラム

ペイン項目一覧

[メッセージ] ペインには、次の項目が一覧で表示されます。

項番	表示項目	説明
1	新着	Administration Console へのログイン後に記録されたすべてのメッセージに「New」(赤字、イタリック)を表示します。[メッセージ] ペインのデータを更新した際、現在の時刻から過去 3 分以内に受け取ったメッセージは「New」として強調されます。メッセージを受信してから 3 分を過ぎると、「New」は表示されません。この情報は、[設定] タブの [メッセージ] ペインで [新着メッセージを強調する] チェックボックスが選択されているときだけ表示されます。
2	[ID]	先頭に KDKD が付いたメッセージ ID をリンクとして表示します。メッセージのメッセージ ID がない場合、対応するメッセージ ID は空欄になります。メッセージ ID のリンクをクリックするとオンラインマニュアルが別ウィンドウで表示されます。オンラインマニュアルには、選択したメッセージ ID の説明が表示されています。 すべての新規メッセージ ID は太字で表示されます。 メッセージ ID のリンクをクリックしたときに対応するメッセージ ID のオンラインマニュアルがない場合、オンラインマニュアルがないことを示すメッセージが表示されます。

項番	表示項目	説明
3	[本文]	[ID] カラムに一覧表示されていて、先頭に KDKD が付いているすべてのメッセージ ID に対して、メッセージをリンクとして表示します。[本文] カラムには 150 文字だけ表示されます。このリンクをクリックすると [メッセージ詳細] ダイアログボックスが開きます。表示しているタブ以外のタブをクリックすると、[メッセージ詳細] ダイアログボックスが閉じます。 新規メッセージ本文は太字で表示されます。
4	[発生日時]	[本文] カラムに一覧表示されているメッセージの発生日時を表示します。日時の表示形式は、「yyyy/MM/dd hh:mm:ss.SSS」です。このカラムはデフォルトでは降順でソートされています。 新規に記録されたメッセージについては、日時のテキストが太字で表示されます。

[メッセージ] ペインには、次のアクションアイテムが表示されます。

[合計] フィルターボタン

すべてのメッセージの詳細を表示するには、[合計] フィルターボタンをクリックします。「計」および [設定] タブの [メッセージ] ペインの [表示するメッセージの件数] スピンボックスで設定された数までのメッセージが表示されます。

[異常] フィルターボタン

すべてのエラーメッセージの詳細を表示するには、[異常] フィルターボタンをクリックします。エラーメッセージアイコンとエラーメッセージ数が表示されます。

[警告] フィルターボタン

すべての警告メッセージの詳細を表示するには、[警告] フィルターボタンをクリックします。警告メッセージアイコンと警告メッセージ数が表示されます。

[情報] フィルターボタン

すべての情報メッセージの詳細を表示するには、[情報] フィルターボタンをクリックします。情報メッセージアイコンと情報メッセージ数が表示されます。

関連項目

- [6.1 設定タブ](#)
 - [6.6 メッセージペイン \(設定タブ\)](#)
 - [3.1 ホームタブ](#)
-

5


構成管理

システムの構成を管理できる [構成管理] タブについて説明しています。

5.1 構成管理タブ

[構成管理] タブで、ドメイン管理サーバおよびサーバの構成情報を表示します。サーバの作成と削除、アプリケーションのデプロイとアンデプロイ、アプリケーションとリソースのターゲットの管理ができます。また、JDBC リソースと接続プールの作成、編集、削除、および関連の作成と削除もできます。

タブコンポーネント



タブ項目一覧

[構成管理] タブには、次の項目が表示されます。

ナビゲーションペイン

ドメイン管理サーバ、サーバ、クラスタ、ノード、アプリケーション、リソース、構成、および関連を設定するためのリンクをツリー構造で表示します。このペインでは、[全サーバ] ノードがデフォルトで選択されています。

情報ペイン

ナビゲーションペインでの選択した内容に対応した情報を表示します。デフォルトでは、[全サーバ] ペインが表示されます。

[構成管理] タブには、次のアクションアイテムが表示されます。

[更新] ボタン

[構成管理] タブを更新してサーバから取得した最新データを表示するには、[更新] ボタンをクリックします。

関連項目

- 5.4 全サーバペイン (構成管理タブ)

- 6.1 設定タブ
-

5.2 ドメイン管理サーバペイン（構成管理タブ）

[ドメイン管理サーバ] ペインで、ドメイン管理サーバの [基本情報] ペインに遷移するためのリンクを表示します。

ペインコンポーネント

ドメイン管理サーバ



ペイン項目一覧

[ドメイン管理サーバ] ペインには、次の項目が表示されます。

[ドメイン管理サーバ]

ドメイン管理サーバの [基本情報] ペインへ遷移するためのリンクを表示します。


関連項目

- [5.3 ドメイン管理サーバの基本情報ペイン](#)
-

5.3 ドメイン管理サーバの基本情報ペイン

ドメイン管理サーバの [基本情報] ペインで、名前、構成、HTTP ポート、およびセキュリティ機能のステータスなどのドメイン管理サーバの基本情報を表示します。

ペインコンポーネント



ペイン項目一覧

ドメイン管理サーバの [基本情報] ペインには、次の項目が表示されます。

タイトル

ドメイン管理サーバ名、サーバのステータスを示すアイコン、およびサーバのステータス（稼働など）を表示します。

ドメイン管理サーバの [基本情報] ペインには、次の基本情報が順番に表示されます。

[名前]

ドメイン管理サーバ名を表示します。

[構成]

ドメイン管理サーバの構成名をリンクとして表示します。このリンクをクリックすると、対応する [Java EE 設定] ペインへ遷移します。

[HTTP ポート番号]

ドメイン管理サーバの HTTP ポートをリンクとして表示します。このリンクをクリックすると、[構成管理] タブの HTTP リスナーの [基本情報] タブに遷移し、ポートに関連づけられている HTTP リスナーの基本情報が表示されます。HTTP ポート番号に関連づけられている HTTP リスナー名をツールチップとして表示するには、マウスポインターを HTTP ポート番号の上に移動します。

[セキュリティ機能]

ドメイン管理サーバの Java EE 構成のセキュリティ機能のステータスをリンクとして表示します。ドメイン管理サーバ内の通信がセキュアな場合、セキュリティ機能のステータスには「有効」が表示されます。ドメイン管理サーバ内の通信がセキュアではない場合、セキュリティ機能のステータスには「無効」が表示されます。そのため、セキュリティ機能のステータスは、内部ポートを使用するドメイン管理サーバのアクセスに影響があります。セキュリティ機能のステータスが「有効」の場合、HTTPS を

使用してドメイン管理サーバにアクセスできます。ただし、セキュリティ機能のステータスは Administration Console のアクセスには影響ありません。

このリンクをクリックすると、HTTP リスナーの [基本情報] タブに遷移し、対応するドメイン管理サーバの admin-listener の基本情報が表示されます。

ドメイン管理サーバの [基本情報] ペインには、次のアクションアイテムが表示されます。

[停止] ボタン

ドメイン管理サーバを停止するには、[停止] ボタンをクリックして [サーバの停止] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[再起動] ボタン

ドメイン管理サーバを再起動するには、[再起動] ボタンをクリックして [サーバの再起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。


関連項目

- [5.33 Java EE 設定ペイン](#)
 - [5.36 HTTP リスナーの基本情報タブ](#)
-

5.4 全サーバペイン（構成管理タブ）

[全サーバ] ペインで、サーバのノードや構成およびサーバ内のアプリケーション数やリソース数を一覧表示します。また、サーバを新規に作成したり、既存サーバを削除したり、すべてのサーバを起動、停止、または再起動したりできます。

ペインコンポーネント



ペイン項目一覧

[全サーバ] ペインには、次の項目が表示されます。

全サーバ数

- () 内にサーバの総数を表示します。

[全サーバ] ペインには、次の項目が一覧で表示されます。

項番	表示項目	説明
1	[サーバセクタ]	[名前] カラムに一覧表示されている各サーバを選択するためのチェックボックスが表示されます。[サーバセクタ] カラムのヘッダチェックボックスが選択、またはクリアされた場合、一覧表示されたサーバのすべてのチェックボックスも選択、またはクリアされます。
2	[名前]	ドメイン内で使用できるすべての Java EE サーバ名、パフォーマンストレーサ名、および Web サーバ名をリンクとして表示します。このリンクをクリックすると、対応するサーバの基本情報が開きます。このカラムはデフォルトでは昇順でソートされています。

項番	表示項目	説明
3	[構成]	[名前] カラムに一覧表示されているサーバの構成名をリンクとして表示します。このリンクをクリックすると、対応する [Java EE 設定] ペインに遷移します。ただし、リンク先が表示できない場合はサーバの一覧画面に遷移します。Java EE サーバ以外の場合は、このカラムにはハイフン (-) が表示されます。このカラムはソートできます。
4	[アプリ数]	[名前] カラムに一覧表示されている各サーバにデプロイされているアプリケーションの総数を表示します。[名前] カラムに Java EE サーバ以外が表示されている場合は、このカラムにはハイフン (-) が表示されます。このカラムはソートできます。
5	[リソース数]	[名前] カラムに一覧表示されている各サーバに関連づけられている JDBC リソースの総数を表示します。[名前] カラムに Java EE サーバ以外が表示されている場合は、このカラムにはハイフン (-) が表示されます。このカラムはソートできます。
6	[ノード]	[名前] カラムに一覧表示されているサーバのノード名をリンクとして表示します。このリンクをクリックすると、対応するノードの [基本情報] ペインに遷移します。

[全サーバ] ペインには、次のアクションアイテムが表示されます。

[一括起動] ボタン

すべてのサーバを起動するには、[一括起動] ボタンをクリックして [サーバの起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。ドメイン内に構成されたサーバがない場合、このボタンは無効になっています。

[一括停止] ボタン

すべてのサーバを停止するには、[一括停止] ボタンをクリックして [サーバの停止] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。ドメイン内に構成されたサーバがない場合、このボタンは無効になっています。

[一括再起動] ボタン

すべてのサーバを再起動するには、[一括再起動] ボタンをクリックして [サーバの再起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。ドメイン内に構成されたサーバがない場合、このボタンは無効になっています。

[新規作成] ボタン

新規サーバを作成するには、[新規作成] ボタンをクリックして、[サーバの新規作成] ダイアログボックスを表示します。必要事項を入力したら、[OK] ボタンをクリックします。

[削除] ボタン

選択しているサーバを削除するには、[削除] ボタンをクリックして [サーバの削除] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。このボタンはデフォルトでは無効になっています。削除ボタンを有効にするには、少なくとも 1 つのサーバの [サーバセクタ] カラムのチェックボックスを選択します。

関連項目


- 5.13 ノードの基本情報ペイン
 - 5.33 Java EE 設定ペイン
 - 5.46 サーバの新規作成ダイアログボックス (クラスタのサーバタブ)
-

5.5 サーバの新規作成ダイアログボックス（全サーバペイン）

[サーバの新規作成] ダイアログボックスで、Java EE サーバ、Web サーバ、パフォーマンストレーサ、またはクラスタ構成の Java EE サーバを作成します。また、作成時には、パフォーマンストレーサまたはリダイレクタの関連（リバースプロキシ）をオプションで選択できます。

ダイアログボックスコンポーネント

[種別] リストボックス



ダイアログボックス項目一覧

[サーバの新規作成] ダイアログボックスには次の基本情報が順に表示されます。

[種別] リストボックス

作成するサーバの種別を選択します。次の種別が選択できます。

- Java EE サーバ
- Web サーバ
- パフォーマンストレーサ
- クラスタ Java EE サーバ

クラスタ構成の Java EE サーバは、少なくとも 1 つのクラスタがドメインに存在する場合だけ、リストに表示されます。デフォルトでは、「Java EE サーバ」が選択されています。

ダイアログ表示エリア

[種別] リストボックスで選択されたサーバの種別によって、次のオプションが表示されます。


- 選択されたサーバの種別が Java EE サーバの場合、ダイアログ表示エリアには、Java EE サーバを新規作成するために必要なオプションが表示されます。
- 選択されたサーバの種別が Web サーバの場合、ダイアログ表示エリアには、Web サーバを新規作成するために必要なオプションが表示されます。
- 選択されたサーバの種別がパフォーマンストレーサの場合、ダイアログ表示エリアには、パフォーマンストレーサを新規作成するために必要なオプションが表示されます。
- 選択されたサーバの種別がクラスタ Java EE サーバの場合、ダイアログ表示エリアには、クラスタ構成の Java EE サーバを新規作成するために必要なオプションが表示されます。

サーバの種別が「Java EE サーバ」の場合のダイアログボックスコンポーネント

[ノード] リストボックス

[名前] テキストボックス

[種別] リストボックス



[パフォーマンスストレサ] リストボックス

[リバースプロキシ] リストボックス

サーバの種別が「Java EE サーバ」の場合のダイアログボックス項目一覧

選択されたサーバの種別が Java EE サーバの場合、[サーバの新規作成] ダイアログボックスには次の基本情報が順に表示されます。

[種別] リストボックス

作成するサーバの種別「Java EE サーバ」が選択されています。

[名前] テキストボックス

作成する Java EE サーバの名前を指定します。この項目は必須項目です。

[ノード] リストボックス

Java EE サーバを作成するノードを選択します。デフォルトでは、リストボックスの最初のノードが選択されています。

選択されたサーバの種別が Java EE サーバの場合、[サーバの新規作成] ダイアログボックスには次の関連するサーバの項目が順に表示されます。

[リバースプロキシ] リストボックス

リダイレクタの関連を作成するには、利用できる Web サーバの一覧から Web サーバを選択します。Java EE サーバのリダイレクタの関連が不要な場合、「*使用しない*」オプションを選択します。「*使用しない*」オプションはデフォルトで選択されています。

[パフォーマンスストレサ] リストボックス

パフォーマンスストレサの関連を作成するには、利用できるパフォーマンスストレサの一覧からパフォーマンスストレサを選択します。Java EE サーバのパフォーマンスストレサの関連が不要な場合、「*使用しない*」オプションを選択します。「*使用しない*」オプションはデフォルトで選択されています。

選択されたサーバの種別が Java EE サーバの場合、[サーバの新規作成] ダイアログボックスには次のアクションアイテムが表示されます。


[OK] ボタン

[リバースプロキシ] リストボックスおよび [パフォーマンストレーサ] リストボックスでオプションのリダイレクトまたはパフォーマンストレーサの関連を選択して Java EE サーバを新規作成するには、[OK] ボタンをクリックします。すべての必須項目が指定されると、このボタンが有効になります。

[キャンセル] ボタン

Java EE サーバを作成しないで、[サーバの新規作成] ダイアログボックスを閉じるには、[キャンセル] ボタンをクリックします。

サーバの種別が「Web サーバ」の場合のダイアログボックスコンポーネント



サーバの種別が「Web サーバ」の場合のダイアログボックス項目一覧

選択されたサーバの種別が Web サーバの場合、[サーバの新規作成] ダイアログボックスには次の基本情報が順に表示されます。

[種別] リストボックス

作成するサーバの種別「Web サーバ」が選択されています。

[名前] テキストボックス

作成する Web サーバの名前を指定します。この項目は必須項目です。

[ノード] リストボックス

Web サーバを作成するノードを選択します。デフォルトでは、一覧の最初のノードが選択されています。

[HTTP ポート番号] スピンボックス

Web サーバの HTTP ポート番号を指定します。この表示項目の最小値、最大値、およびデフォルト値をそれぞれ示します。

- 最小値：2

- 最大値：65535
- デフォルト値：80

範囲外の値を指定した場合は、スピンドボックス内の値は自動的にデフォルト値に変更されます。この項目は必須項目です。なお、Administration Console 上で設定できるポート番号は 1 つだけです。

選択されたサーバの種別が Web サーバの場合、[サーバの新規作成] ダイアログボックスには次の関連するサーバまたはクラスタの項目が表示されます。

[プロパティ] テキストボックス

リダイレクタの関連のプロキシプロパティを指定します。

選択されたサーバの種別が Web サーバの場合、[サーバの新規作成] ダイアログボックスには次のリダイレクトサーバまたはクラスタの項目が一覧で表示されます。

項番	表示項目	説明
1	[リダイレクトサーバ/クラスタセレクト]	[名前] カラムに一覧表示されているサーバのチェックボックスが表示されます。 [リダイレクトサーバ/クラスタセレクト] カラムのヘッダチェックボックスが選択、またはクリアされた場合、[リダイレクトサーバ/クラスタセレクト] のすべてのチェックボックスも選択、またはクリアされます。
2	[名前]	すべての利用できる Java EE サーバ、クラスタ、およびドメイン管理サーバの名前を表示します。このカラムはデフォルトでは昇順でソートされています。

選択されたサーバの種別が Web サーバの場合、[サーバの新規作成] ダイアログボックスには次の項目が表示されます。

[パフォーマンストレーサ] リストボックス

パフォーマンストレーサの関連を作成するには、利用できるパフォーマンストレーサの一覧からパフォーマンストレーサを選択します。Web サーバのパフォーマンストレーサの関連が不要な場合、「*使用しない*」オプションを選択します。「*使用しない*」オプションはデフォルトで選択されています。

選択されたサーバの種別が Web サーバの場合、[サーバの新規作成] ダイアログボックスには次のアクションアイテムが表示されます。

[OK] ボタン

[プロパティ] テキストボックスおよび [パフォーマンストレーサ] リストボックスでオプションのリダイレクタまたはパフォーマンストレーサの関連を選択して Web サーバを新規作成するには、[OK] ボタンをクリックします。すべての必須項目が指定されると、このボタンが有効になります。

[キャンセル] ボタン


Web サーバを作成しないで、[サーバの新規作成] ダイアログボックスを閉じるには、[キャンセル] ボタンをクリックします。

サーバの種別が「パフォーマンスストレサ」の場合のダイアログボックスコンポーネント

[ノード] リストボックス

[名前] テキストボックス

[種別] リストボックス



サーバの種別が「パフォーマンスストレサ」の場合のダイアログボックス項目一覧

選択されたサーバの種別がパフォーマンスストレサの場合、[サーバの新規作成] ダイアログボックスには次の基本情報が順に表示されます。

[種別] リストボックス

作成するサーバの種別「パフォーマンスストレサ」が選択されています。

[名前] テキストボックス

作成するパフォーマンスストレサの名前を指定します。この項目は必須項目です。

[ノード] リストボックス

パフォーマンスストレサを作成するノードを選択します。デフォルトでは、一覧の最初のノードが選択されています。

選択されたサーバの種別がパフォーマンスストレサの場合、[サーバの新規作成] ダイアログボックスには次の関連するサーバの項目が一覧で表示されます。

項番	表示項目	説明
1	[監視対象サーバセレクト]	ヘッダチェックボックスおよび [監視対象サーバセレクト] カラムに一覧表示されているサーバのチェックボックスを表示します。[監視対象サーバセレクト] カラムのヘッダチェックボックスが選択、あるいはクリアされた場合、[監視対象サーバセレクト] カラムのすべてのチェックボックスも選択、あるいはクリアされます。
2	[名前]	利用できるすべてのクラスタ構成の Java EE サーバ、Java EE サーバ、および Web サーバの名前を表示します。このカラムはデフォルトでは昇順でソートされています。

選択されたサーバの種別がパフォーマンスストレサの場合、[サーバの新規作成] ダイアログボックスには次のアクションアイテムが表示されます。

[OK] ボタン

[監視対象サーバセレクト] カラムでパフォーマンストレーサの関連を選択してパフォーマンストレーサを新規作成するには、[OK] ボタンをクリックします。すべての必須項目が指定されると、このボタンが有効になります。

[キャンセル] ボタン

パフォーマンストレーサを作成しないで、[サーバの新規作成] ダイアログボックスを閉じるには、[キャンセル] ボタンをクリックします。


サーバの種別が「クラスタ Java EE サーバ」の場合のダイアログボックスコンポーネント

[ノード] リストボックス

[クラスタ] リストボックス

[名前] テキストボックス

[種別] リストボックス



サーバの種別が「クラスタ Java EE サーバ」の場合のダイアログボックス項目一覧

選択されたサーバの種別がクラスタ Java EE サーバの場合、[サーバの新規作成] ダイアログボックスには次の基本情報が順に表示されます。

[種別] リストボックス

作成するサーバの種別「クラスタ Java EE サーバ」が選択されています。

[名前] テキストボックス

作成するクラスタ構成の Java EE サーバの名前を指定します。

[クラスタ] リストボックス

Java EE サーバを関連づけるクラスタを選択します。デフォルトでは、一覧の最初のクラスタ名が選択されています。

[ノード] リストボックス

Java EE サーバを作成するノードを選択します。デフォルトでは、一覧の最初のノードが選択されています。

選択されたサーバの種別がクラスタ Java EE サーバの場合、[サーバの新規作成] ダイアログボックスには次の関連するサーバの項目が順に表示されます。

[パフォーマンストレーサ] リストボックス

パフォーマンストレーサの関連を作成するには、利用できるパフォーマンストレーサの一覧からパフォーマンストレーサを選択します。クラスタ構成の Java EE サーバのパフォーマンストレーサの関連が不要な場合、「*使用しない*」オプションを選択します。「*使用しない*」オプションはデフォルトで選択されています。

選択されたサーバの種別がクラスタ構成の Java EE サーバの場合、[サーバの新規作成] ダイアログボックスには次のアクションアイテムが表示されます。

[OK] ボタン

[パフォーマンストレーサ] リストボックスでパフォーマンストレーサを選択し、パフォーマンストレーサの関連を選択してクラスタ構成の Java EE サーバを新規作成するには、[OK] ボタンをクリックします。すべての必須項目が指定されると、このボタンが有効になります。


[キャンセル] ボタン

クラスタ構成の Java EE サーバを作成しないで、[サーバの新規作成] ダイアログボックスを閉じるには、[キャンセル] ボタンをクリックします。

5.6 Java EE サーバの基本情報タブ（構成管理タブ）

Java EE サーバの [基本情報] タブで、サーバ名、サーバの種別、ノード、構成、および HTTP ポート番号などの、Java EE サーバの基本情報を表示します。また、Java EE サーバを起動、停止、または再起動できます。

タブコンポーネント



タブ項目一覧

Java EE サーバの [基本情報] タブには、次の項目が表示されます。

タイトル

Java EE サーバ名、サーバのステータスを示すアイコン、およびサーバのステータスを表示します。Java EE サーバは次のどれかのステータスにあります。

- 稼働
- 停止
- 再起動が必要

Java EE サーバの [基本情報] タブには、次の基本情報が順番に表示されます。

[名前]

Java EE サーバ名を表示します。

[種別]

Java EE サーバの種別（このタブでは Java EE サーバ）を表示します。

[ノード]

ノード名をリンクとして表示します。このリンクをクリックすると、対応するノードの [基本情報] ペインに遷移します。

[構成]

Java EE の構成名をリンクとして表示します。このリンクをクリックすると、対応する [Java EE 設定] ペインに遷移します。

[HTTP ポート番号]

Java EE サーバの HTTP ポートをリンクとして表示します。解決できない HTTP ポートは NaN と表示されます。このリンクをクリックすると、[構成管理] タブの HTTP リスナーの [基本情報] タブに遷移し、ポートに関連づけられている HTTP リスナーの基本情報が表示されます。HTTP ポート番号に関連づけられている HTTP リスナー名をツールチップとして表示するには、マウスポインターを HTTP ポート番号の上に移動します。

Java EE サーバの [基本情報] タブには、次のアクションアイテムが表示されます。

[起動] ボタン

Java EE サーバを起動するには、[起動] ボタンをクリックして [サーバの起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[停止] ボタン

Java EE サーバを停止するには、[停止] ボタンをクリックして [サーバの停止] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[再起動] ボタン

Java EE サーバを再起動するには、[再起動] ボタンをクリックして [サーバの再起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。


関連項目

- [5.13 ノードの基本情報ペイン](#)
 - [5.33 Java EE 設定ペイン](#)
 - [5.36 HTTP リスナーの基本情報タブ](#)
-

5.7 Java EE サーバのプロパティタブ

Java EE サーバの [プロパティ] タブで、プロパティを一覧表示します。既存プロパティの値を編集したり、プロパティを削除したり、新規プロパティの追加や編集をしたりします。また、選択した Java EE サーバを起動、停止、または再起動できます。

タブコンポーネント



タブ項目一覧

Java EE サーバの [プロパティ] タブには、次の項目が表示されます。

タイトル

Java EE サーバ名、サーバのステータスを示すアイコン、およびサーバのステータスを表示します。Java EE サーバは次のどれかのステータスにあります。

- 稼働
- 停止
- 再起動が必要

プロパティ数

() 内に Java EE サーバのプロパティの総数を表示します。

Java EE サーバの [プロパティ] タブには、次の Java EE サーバのプロパティが一覧で表示されます。

項番	表示項目	説明
1	[プロパティセクタ]	[変数名] カラムに一覧表示されているプロパティを選択するためのチェックボックスが表示されます。[プロパティセクタ] カラムのヘッダチェックボックスが選択、またはクリアされた場合、[プロパティセクタ] カラムのすべてのチェックボックスも選択、またはクリアされます。
2	[変数名]	プロパティの変数名を表示します。既存の変数名は編集できませんが、追加ボタンを使用して追加された新規プロパティは編集できます。このカラムはデフォルトでは昇順でソートされています。
3	[システム値]	[変数名] カラムの既存プロパティに指定済みの値を表示します。このカラムは編集できません。プロパティ名およびプロパティ値の参考情報として参照してください。
4	[現在の値]	[変数名] カラムに一覧表示されている既存のプロパティに対する、[システム値] カラムの現在の値およびテキスト「(Default)」が表示されます。[変数名] カラムに新規追加のプロパティが表示されている場合、このカラムにはテキスト「新しい値」が表示されます。このカラムのテキストを編集して、[システム値] カラムのプロパティ値を変更できます。 既存のプロパティを編集したあと、編集したテキストからフォーカスを移動させると、行全体が黄緑色にハイライトされ、編集した各プロパティの行に「元に戻す」ボタンが表示されます。また、編集した行はイタリックで表示されます。

Java EE サーバの [プロパティ] タブには、次のアクションアイテムが表示されます。

[起動] ボタン

Java EE サーバを起動するには、[起動] ボタンをクリックして [サーバの起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[停止] ボタン

Java EE サーバを停止するには、[停止] ボタンをクリックして [サーバの停止] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[再起動] ボタン

Java EE サーバを再起動するには、[再起動] ボタンをクリックして [サーバの再起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[追加] ボタン

新規プロパティをデフォルト値で作成するには、[追加] ボタンをクリックします。[変数名] カラム、[システム値] カラム、および [現在の値] カラムに適用されるデフォルト値は、それぞれ「NEW_PROPERTY」、「-」、および「新しい値」です。新規に追加された行はピンク色にハイライトされ、[変数名] カラム、および [現在の値] カラムの文字列に下線が表示されます。

[削除] ボタン

新規に追加したプロパティを含む既存プロパティを削除するには、プロパティを選択して [削除] ボタンをクリックします。プロパティの文字列には取り消し線が引かれ、プロパティ行には「元に戻す」ボタンが表示されます。削除した行は、紫色にハイライトされます。このボタンはデフォルトでは無効になっています。このボタンを有効にするには、少なくとも 1 つのプロパティの [プロパティセクタ] チェックボックスを選択します。

[適用] ボタン

Java EE サーバに変更を適用するには、[適用] ボタンをクリックして [変更の適用] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。[変数名] を指定していないものがある場合、このボタンは無効になっています。

[元に戻す] ボタン

対応する Java EE サーバのプロパティの変更（編集または削除）を元に戻すには、[元に戻す] ボタンをクリックします。このボタンは次の条件に基づき表示されます。

- 既存プロパティが削除された場合
- 既存プロパティが編集された場合

注意事項


Java EE サーバの [プロパティ] タブを操作する場合の注意事項について説明します。

- 編集可能なデータグリッドと同じ列にある個別のセルには、フォーカスを移動できません。

5.8 パフォーマンストレーサの基本情報ペイン

パフォーマンストレーサの [基本情報] ペインで、パフォーマンストレーサの名前、種別、ノードなどの、パフォーマンストレーサの基本情報を表示します。また、パフォーマンストレーサを起動、停止、または再起動できます。

ペインコンポーネント



ペイン項目一覧

パフォーマンストレーサの [基本情報] ペインには、次の項目が表示されます。

タイトル

パフォーマンストレーサ名、サーバのステータスを示すアイコン、およびサーバのステータスを表示します。パフォーマンストレーサは次のどれかのステータスにあります。

- 稼働
- 停止
- 再起動が必要

パフォーマンストレーサの [基本情報] ペインには、次の基本情報が順番に表示されます。

[名前]

パフォーマンストレーサ名を表示します。

[種別]

サーバの種別（このタブではパフォーマンストレーサ）を表示します。

[ノード]

ノード名をリンクとして表示します。このリンクをクリックすると、対応するノードの [基本情報] ペインに遷移します。

パフォーマンストレーサの [基本情報] ペインには、次のアクションアイテムが表示されます。

[起動] ボタン

パフォーマンストレーサを起動するには、[起動] ボタンをクリックして [サーバの起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[停止] ボタン

パフォーマンストレーサを停止するには、[停止] ボタンをクリックして [サーバの停止] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[再起動] ボタン

パフォーマンストレーサを再起動するには、[再起動] ボタンをクリックして [サーバの再起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

関連項目

- [5.13 ノードの基本情報ペイン](#)
-

5.9 Web サーバの基本情報タブ（構成管理タブ）

Web サーバの [基本情報] タブで、Web サーバの名前、サーバの種別、ノード、サーバ名、および HTTP ポート番号などの基本情報を表示します。また、Web サーバのサーバ名および HTTP ポート番号を編集したり、Web サーバを起動、停止、または再起動したりできます。

タブコンポーネント



タブ項目一覧

Web サーバの [基本情報] タブには、次の項目が表示されます。

タイトル

選択している Web サーバの名前、サーバのステータスを示すアイコン、およびサーバのステータスを表示します。Web サーバは次のどれかのステータスにあります。

- 稼働
- 停止
- 再起動が必要

Web サーバの [基本情報] タブには、次の基本情報が順に表示されます。

[名前]

選択している Web サーバの名前を表示します。

[種別]

選択している Web サーバの種別（このタブでは Web サーバ）を表示します。

[ノード]

ノード名をリンクとして表示します。このリンクをクリックすると、対応するノードの [基本情報] ペインに遷移します。

[サーバ名] テキストボックス

次の条件に基づきサーバ名を表示します。

- Web サーバのサーバ名が使用できる場合、このテキストボックスには同じサーバ名が表示されます。
- Web サーバのサーバ名が使用できない場合、このテキストボックスには Web サーバの web-config のサーバ名が表示されます。
- 2つのサーバ名（Web サーバのサーバ名および Web サーバの web-config のサーバ名）が使用できない場合、このテキストボックスには何も表示されません。

[サーバ名] テキストボックスに指定したテキストを編集できます。

[HTTP ポート番号] テキストボックス

次の条件に基づき HTTP ポート番号を表示します。

- Web サーバの HTTP ポート番号が使用できる場合、このテキストボックスには同じ HTTP ポート番号が表示されます。
- Web サーバの HTTP ポート番号が使用できない場合、このテキストボックスには Web サーバの web-config の HTTP ポート番号が表示されます。
- 2つの HTTP ポート番号（Web サーバの HTTP ポート番号および Web サーバの web-config の HTTP ポート番号）が使用できない場合、このテキストボックスには何も表示されません。

このテキストボックスに指定した HTTP ポート番号を編集できます。なお、表示される HTTP ポート番号は、Administration Console から設定した 1 つ (`hitachi-webservers.hitachi-webserver.Webサーバ名.property.listen-port` プロパティ) だけです。

Web サーバの [基本情報] タブには、次のアクションアイテムが表示されます。

[起動] ボタン

選択している Web サーバを起動するには、[起動] ボタンをクリックして [サーバの起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[停止] ボタン

選択している Web サーバを停止するには、[停止] ボタンをクリックして [サーバの停止] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[再起動] ボタン

選択している Web サーバを再起動するには、[再起動] ボタンをクリックして [サーバの再起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[適用] ボタン

Web サーバへの変更を適用するには、[適用] ボタンをクリックして [変更の適用] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。[変更の適用] ダイアログボックスでは、[名前] テキストボックスおよび [HTTP ポート番号] テキストボックスに指定したサーバ名および HTTP ポート番号の値を、Web サーバに適用するかどうかを確認できます。

なお、[HTTP ポート番号] テキストボックスに 1 を指定した場合の動作は保証されません。


関連項目

- 5.13 ノードの基本情報ペイン
-

5.10 Web サーバのチューニングパラメータタブ（構成管理タブ）

Web サーバの [チューニングパラメータ] タブで、Web チューニングパラメータの最大同時接続数を参照および編集します。また、選択している Web サーバを起動、停止、または再起動できます。

タブコンポーネント



タブ項目一覧

Web サーバの [チューニングパラメータ] タブには、次の項目が表示されます。

タイトル

選択している Web サーバの名前、サーバのステータスを示すアイコン、およびサーバのステータスを表示します。Web サーバは次のどれかのステータスにあります。

- 稼働
- 停止
- 再起動が必要

Web サーバの [チューニングパラメータ] タブには、次のチューニングパラメータに関する情報が表示されます。

[最大同時接続数] スピンボックス

選択している Web サーバの最大同時接続数を指定します。この項目の単位は、接続数です。デフォルトでは、このスピンボックスには Web サーバに指定済みのデフォルト値が表示されています。指定できる最小値および最大値をそれぞれ示します。

- 最小値：0
- 最大値：2147483647

Web サーバの [チューニングパラメータ] タブには、次のアクションアイテムが表示されます。

[起動] ボタン

選択している Web サーバを起動するには、[起動] ボタンをクリックして [サーバの起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[停止] ボタン

選択している Web サーバを停止するには、[停止] ボタンをクリックして [サーバの停止] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[再起動] ボタン

選択している Web サーバを再起動するには、[再起動] ボタンをクリックして [サーバの再起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。


[適用] ボタン

選択している Web サーバの Web チューニングパラメータへの変更を適用するには、[適用] ボタンをクリックして [変更の適用] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

5.11 全ノードペイン

[全ノード] ペインで、ノードホスト、ノードの種別、およびノードで使用できるサーバ数などの情報を表示します。

ペインコンポーネント



ペイン項目一覧

[全ノード] ペインには、次の項目が表示されます。

全ノード数

() 内に利用できるノードの総数を表示します。

[全ノード] ペインには、次のノードに関する情報が一覧で表示されます。

項番	表示項目	説明
1	[ノードセレクト]	[名前] カラムに一覧表示されている各ノードを選択するためのチェックボックスが表示されます。[ノードセレクト] のヘッダチェックボックスが選択、またはクリアされた場合、一覧表示されたノードのすべてのチェックボックスも選択、またはクリアされます。
2	[名前]	ノード名をリンクとして表示します。このリンクをクリックすると、ノードの種別に基づき、対応するノードの [基本情報] ペインに遷移します。 ノードの種別が CONFIG の場合、CONFIG の [基本情報] ペインに遷移します。 ノードの種別が SSH の場合、SSH の [基本情報] ペインに遷移します。 このカラムはデフォルトでは昇順でソートされています。

項番	表示項目	説明
3	[種別]	[名前] カラムに一覧表示されているノードの種別を表示します。使用できる種別には、CONFIG および SSH があります。このカラムはソートできます。
4	[ノードホスト]	[名前] カラムに一覧表示されているノードのホスト名を表示します。このカラムはソートできます。
5	[サーバ数]	[名前] カラムに一覧表示されているノードに関連するサーバの総数を表示します。このカラムはソートできます。

[全ノード] ペインには、次のアクションアイテムが表示されます。

[新規作成] ボタン

新規のノードを作成するには、[新規作成] ボタンをクリックして、[新規ノードの作成] ダイアログボックスを表示します。必要事項を入力したら、[OK] ボタンをクリックします。

[削除] ボタン

選択しているノードを削除するには、[削除] ボタンをクリックして [ノードの削除] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。このボタンはデフォルトでは無効になっています。削除ボタンを有効にするには、少なくとも 1 つのノードの [ノードセクタ] チェックボックスを選択します。

関連項目


- 5.13 ノードの基本情報ペイン
 - 5.12 新規ノードの作成ダイアログボックス
-

5.12 新規ノードの作成ダイアログボックス

[新規ノードの作成] ダイアログボックスで、各種別のノードを作成します。

ダイアログボックスコンポーネント

[種別] リストボックス



ダイアログボックス項目一覧

[新規ノードの作成] ダイアログボックスには次の項目が順に表示されます。

[種別] リストボックス

作成するノードの種別を選択します。次の種別が使用できます。

- CONFIG
- DCOM
- SSH

デフォルトでは、「CONFIG」が選択されています。

UNIX では、「DCOM」はサポートしていません。このため、ノード種別として「DCOM」を選択してノードを作成した場合の動作は保証されません。

ダイアログ表示エリア

[種別] リストボックスで選択されたノードの種別によって、次のオプションが表示されます。


- 選択されたノードの種別が「CONFIG」の場合、ダイアログ表示エリアには、CONFIG ノードを新規作成するために必要なオプションが表示されます。
- 選択されたノードの種別が「SSH」の場合、ダイアログ表示エリアには、SSH ノードを新規作成するために必要なオプションが表示されます。

ノードの種別が「CONFIG」の場合のダイアログボックスコンポーネント

[ノードホスト] テキストボックス

[名前] テキストボックス

[種別] リストボックス



[インストールディレクトリ] テキストボックス

[ノードディレクトリ] テキストボックス

ノードの種別が「CONFIG」の場合のダイアログボックス項目一覧

ノードの種別が「CONFIG」の場合は、ダイアログ表示エリアに次の項目が順に表示されます。

[種別] リストボックス

作成するノードの種別「CONFIG」が選択されています。

[名前] テキストボックス

作成するノードの名前を指定します。この項目は必須項目です。

[ノードホスト] テキストボックス

ノードを示すホスト名を指定します。この項目は必須項目です。

[ノードディレクトリ] テキストボックス

ノードで作成したサービンスタンスを格納するディレクトリへのパスを指定します。この項目は必須項目です。

[インストールディレクトリ] テキストボックス

ホスト上の *Java EE Server* インストールディレクトリの親ディレクトリのフルパス、またはフルパスに解決される「 $\${任意の文字列}$ 」形式のトークン文字列を指定します。この項目は必須項目です。

ノードの種別が「CONFIG」の場合は、ダイアログ表示エリアに次のアクションアイテムが表示されます。


[OK] ボタン

種別、名前、ノードホスト、ノードディレクトリ、およびインストールディレクトリで指定した情報に基づいて、種別が「CONFIG」である新規ノードを作成するには、[OK] ボタンをクリックします。すべての必須項目が指定されると、[OK] ボタンが有効になります。

[キャンセル] ボタン

種別が「CONFIG」のノードを作成しないで、[新規ノードの作成] ダイアログボックスを閉じるには、[キャンセル] ボタンをクリックします。

ノードの種別が「SSH」の場合のダイアログボックスコンポーネント



ノードの種別が「SSH」の場合のダイアログボックス項目一覧

ノードの種別が「SSH」である場合は、ダイアログ表示エリアに次の項目が順に表示されます。

[種別] リストボックス

作成するノードの種別「SSH」が選択されています。

[名前] テキストボックス

作成するノード名を指定します。この項目は必須項目です。

[SSH ユーザ名] テキストボックス

SSH ユーザ名を指定します。

[SSH パスワード] テキストボックス

SSH のパスワードを指定します。

[ノードホスト] テキストボックス

ノードを示すホスト名を指定します。この項目は必須項目です。

[ノードディレクトリ] テキストボックス

ノードで作成したサービンスタンスを格納するディレクトリへのパスを指定します。

[インストールディレクトリ] テキストボックス

ホストにインストールされている Application Server のインストールディレクトリのフルパスを指定します。

[ノードへの接続を確認しない] チェックボックス

ノードのパラメータがバリデーションに失敗した場合でも、このチェックボックスを選択すれば、ノードを強制的に作成できます。このチェックボックスが選択されている場合は、バリデーションエラーが無視され、ノードが作成されます。このチェックボックスがクリアされている場合は、何らかのバリデーションエラーがあるとノードは作成されません。

ノードの種別が「SSH」の場合は、ダイアログ表示エリアに次のアクションアイテムが表示されます。

[OK] ボタン

種別、名前、SSH ユーザ名、SSH パスワード、ノードホスト、ノードディレクトリ、およびインストールディレクトリで指定した情報に基づいて種別が「SSH」である新規ノードを作成するには、[OK] ボタンをクリックします。すべての必須項目が指定されると、[OK] ボタンが有効になります。

[キャンセル] ボタン

種別が「SSH」のノードを作成しないで、[新規ノードの作成] ダイアログボックスを閉じるには、[キャンセル] ボタンをクリックします。

5.13 ノードの基本情報ペイン

ノードの [基本情報] ペインで、ノードの種別ごとの基本情報を参照および編集します。

ペインコンポーネント



ペイン項目一覧

ノードの [基本情報] ペインには、次の項目が表示されます。

タイトル

ノードの名前を表示します。

ノードの [基本情報] ペインには、次の基本情報が順に表示されます。

[種別] リストボックス

選択できるノードの種別が表示されます。利用できるノードの種別は、「CONFIG」、「SSH」です。デフォルトでは、「CONFIG」が選択されています。UNIX では、「DCOM」はサポートしていません。

ノードの基本情報エリア

ノードの基本情報エリアの項目を表示します。ノードの基本情報エリアは、[種別] リストボックスで選択したノードの種別によって異なります。

- ノードの種別に「CONFIG」を選択すると、CONFIG の [基本情報] ペインが表示されます。
- ノードの種別に「SSH」を選択すると、SSH の [基本情報] ペインが表示されます。

ノードの種別が「CONFIG」の場合のペインコンポーネント



ノードの種別が「CONFIG」の場合のペイン項目一覧

ノードの種別が「CONFIG」の場合は、ノードの「基本情報」ペインに次の基本情報が順に表示されます。

名前

ノードの名前を表示します。

[種別] リストボックス

選択できるノードの種別が表示されます。利用できるノードの種別は、「CONFIG」、「SSH」です。デフォルトでは、「CONFIG」が選択されています。このリストボックスで指定されているテキストは、編集できます。

[ノードホスト] テキストボックス

ノードを示すホスト名を指定します。デフォルトでは、このテキストボックスに指定済みのホスト名が表示されています。この項目は必須項目です。

[ノードディレクトリ] テキストボックス

ノードで作成するサーバインスタンスを格納するディレクトリのパスを指定します。デフォルトでは、このテキストボックスには指定済みのノードディレクトリが表示されています。ノードディレクトリが指定されていない場合は、このテキストボックスには何も表示されません。

[インストールディレクトリ] テキストボックス


ホスト上の *Java EE Server* インストールディレクトリの親ディレクトリのフルパス、またはフルパスに解決される「 $\${任意の文字列}$ 」形式のトークン文字列を指定します。デフォルトでは、このテキストボックスには、選択したノードで指定したインストールディレクトリが表示されています。インストールディレクトリが指定されていない場合は、このテキストボックスには何も表示されません。

ノードの種別が「CONFIG」である場合は、ノードの「基本情報」ペインに次のアクションアイテムが表示されます。

[適用] ボタン

ノードの種別、ノードホスト、ノードディレクトリ、およびインストールディレクトリの値を確定して適用するには、[適用] ボタンをクリックして [変更の適用] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。すべての必須項目を指定すると、[適用] ボタンが有効になります。

ノードの種別が「SSH」の場合のペインコンポーネント



ノードの種別が「SSH」の場合のペイン項目一覧

ノードの種別が「SSH」である場合は、ノードの [基本情報] ペインに次の基本情報が順に表示されます。

名前

ノードの名前を表示します。

[種別] リストボックス

選択できるノードの種別が表示されます。利用できるノードの種別は、「CONFIG」および「SSH」です。デフォルトでは、「SSH」が選択されています。このリストボックスで指定されているテキストは、編集できます。

[SSH ユーザ名] テキストボックス

SSH ユーザ名を指定します。デフォルトでは、ユーザが指定済みの SSH ユーザ名が表示されています。ノードに SSH ユーザ名が指定されていない場合は、テキストボックスに「\${user.name}」と表示されます。

[SSH パスワード] テキストボックス

SSH のパスワードを指定します。デフォルトでは、このテキストボックスに [SSH ユーザ名] テキストボックスで指定されたユーザに指定済みの SSH パスワードが表示されています。パスワードが指定されていない場合は、このテキストボックスには何も表示されません。

[ノードホスト] テキストボックス

ノードを示すホスト名を指定します。デフォルトでは、このテキストボックスに指定済みのホスト名が表示されています。この項目は必須項目です。

[ノードディレクトリ] テキストボックス

ノードで作成するサーバインスタンスを格納するディレクトリのパスを指定します。デフォルトでは、このテキストボックスには指定済みのノードディレクトリが表示されています。ノードディレクトリが指定されていない場合は、このテキストボックスには何も表示されません。

[インストールディレクトリ] テキストボックス

ホスト上の *Java EE Server* インストールディレクトリの親ディレクトリのフルパス、またはフルパスに解決される「 $\{任意の文字列\}$ 」形式のトークン文字列を指定します。デフォルトでは、このテキストボックスには、ノードで指定したインストールディレクトリが表示されています。インストールディレクトリが指定されていない場合は、このテキストボックスに「 $\{com.sun.aas.productRoot\}$ 」と表示されます。

[ノードへの接続を確認しない] チェックボックス

ノードのパラメータのバリデーションに失敗した場合でもノードを強制的に更新する場合は、このチェックボックスを選択します。このチェックボックスが選択されている場合は、バリデーションエラーが無視され、ノードが更新されます。このチェックボックスがクリアされている場合は、何らかのバリデーションエラーがあるとノードは更新されません。

ノードの種別が「SSH」である場合は、ノードの [基本情報] ペインに次のアクションアイテムが表示されます。


[適用] ボタン

ノードの種別、SSH ユーザ名、SSH パスワード、ノードホスト、ノードディレクトリ、およびインストールディレクトリの値を確定して適用するには、 [適用] ボタンをクリックして、 [変更の適用] ダイアログボックスを表示し、 [OK] ボタンをクリックします。すべての必須項目を指定すると、 [適用] ボタンが有効になります。

5.14 全アプリケーションペイン (構成管理タブ)

[全アプリケーション] ペインで、ドメインにデプロイされたすべてのアプリケーションの情報（ターゲットの情報など）を表示します。また、アプリケーションを実行、デプロイ、リデプロイ、およびアンデプロイしたり、ターゲットのアプリケーションを有効または無効にしたりできます。

ペインコンポーネント



ペイン項目一覧

[全アプリケーション] ペインには、次の項目が表示されます。

全アプリケーション数

() 内にアプリケーションの総数を表示します。

[全アプリケーション] ペインには、次のすべてのアプリケーションに関する情報が一覧で表示されます。

項番	表示項目	説明
1	[アプリケーションセレクト]	[名前] カラムに一覧表示されている各アプリケーションを選択するためのチェックボックスが表示されます。[アプリケーションセレクト] のヘッダチェックボックスが選択、またはクリアされた場合、一覧表示されたアプリケーションのすべてのチェックボックスも選択、またはクリアされます。
2	[名前]	ドメイン内に構成されたアプリケーションの名前をリンクとして表示します。このリンクをクリックすると、アプリケーションの [基本情報] タブに遷移し、アプリケーションの基本情報が表示されます。このカラムはデフォルトでは昇順でソートされています。

項番	表示項目	説明
3	[説明]	[名前] カラムに一覧表示されているアプリケーションの説明を表示します。アプリケーションの説明がない場合は何も表示されません。このカラムはソートできます。
4	[ターゲット]	アプリケーションが有効になっているターゲットの情報をリンクとして表示します。このリンクをクリックすると、アプリケーションの [ターゲット] タブに遷移します。ターゲット情報は「有効数：アプリケーションが有効になっているターゲット数 ターゲット数：アプリケーションがデプロイされているターゲット数」のフォーマットで表示されます。このカラムはソートできます。
5	[有効]	<p>[名前] カラムに一覧表示されているアプリケーションを有効、または無効にするためのチェックボックスを表示します。アプリケーションがドメインにだけデプロイされている場合、対応するチェックボックスはクリアされ無効になっています。アプリケーションが少なくとも1つのターゲットで有効になっている場合、対応するチェックボックスは選択されています。アプリケーションがすべてのターゲットで無効になっている場合、対応するチェックボックスはクリアされています。アプリケーションを有効にするには、有効にしたいアプリケーションの [有効] チェックボックスを選択して、[アプリケーションの有効化] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。アプリケーションを無効にするには、無効にしたいアプリケーションの [有効] チェックボックスからチェックを外して、[アプリケーションの無効化] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。このカラムはソートできます。</p> <p>なお、コマンドを操作してアプリケーションを有効にした場合、すでに有効になっているほかのバージョンが存在するときは、このバージョンを無効にしません。Administration Console を操作してアプリケーションを有効にした場合、すでに有効になっているほかのバージョンが存在するときは、このバージョンは有効のままです。</p>
6	[操作]	<p>[名前] カラムに一覧表示されているアプリケーションの起動やリデプロイなどの操作を実行するためのボタンが表示されます。</p> <p>アプリケーションを起動するには、[確認] ボタンをクリックして、[アプリケーションの確認] ダイアログボックスを表示します。ダイアログに必要事項を入力して [OK] ボタンをクリックすると、アプリケーションが別ウィンドウで開きます。アプリケーションが、そのアプリケーションをデプロイしているドメインまたはどのターゲットでも有効になっていない場合、[確認] ボタンをクリックすると、[情報] ダイアログボックスにアプリケーションを有効にするようメッセージが表示されます。</p> <p>アプリケーションをリデプロイするには、リデプロイしたいアプリケーションの [リデプロイ] ボタンをクリックして、[アプリケーションのリデプロイ] ダイアログボックスを表示します。必要事項を入力したら、[OK] ボタンをクリックします。</p>

[全アプリケーション] ペインには、次のアクションアイテムが表示されます。

[一括有効化] ボタン

すべてのアプリケーションを有効にするには、[一括有効化] ボタンをクリックして [アプリケーションの有効化] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[一括無効化] ボタン

すべてのアプリケーションを無効にするには、[一括無効化] ボタンをクリックして [アプリケーションの無効化] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[デプロイ] ボタン

アプリケーションをデプロイするには、[デプロイ] ボタンをクリックして、[アプリケーションのデプロイ] ダイアログボックスを表示します。必要事項を入力したら、[OK] ボタンをクリックします。

[アンデプロイ] ボタン

アプリケーションをアンデプロイするには、[アンデプロイ] ボタンをクリックして [アプリケーションのアンデプロイ] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。このボタンは、1つ以上のアプリケーションの [アプリケーションセレクト] チェックボックスが選択されている場合にだけ有効になります。

関連項目

- [5.16 アプリケーションのリデプロイダイアログボックス](#)
 - [5.17 アプリケーションの基本情報タブ](#)
 - [5.18 アプリケーションのターゲットタブ](#)
 - [6.1 設定タブ](#)
-


5.15 アプリケーションのデプロイダイアログボックス（構成管理タブ）

[アプリケーションのデプロイ] ダイアログボックスで、ターゲットにアプリケーションパッケージをデプロイします。デプロイの方法はオプションで指定できます。オプションでは、特定のパッケージをアップロードする方法、サーバからアクセス可能なパッケージの絶対パスを指定する方法、またはサンプルアプリケーションから選択する方法を選択できます。

ダイアログボックスコンポーネント

[ファイル選択] テキストボックス

[アプリケーションをアップロードしてデプロイする] ラジオボタン



[サーバからアクセス可能なアプリケーションを指定してデプロイする] ラジオボタン

ダイアログボックス項目一覧

[アプリケーションのデプロイ] ダイアログボックスには次の項目が順に表示されます。

[アプリケーションをアップロードしてデプロイする] ラジオボタン

ターゲットにパッケージファイルをアップロードし、デプロイするにはこのラジオボタンを選択します。

[ファイル選択] テキストボックス

このテキストボックスをクリックすると、パッケージファイルを選択するダイアログボックスが表示されます。

次のどれかの種別のファイルを選択できます。

- war
- jar
- ear

- rar

このテキストボックスは選択されたパッケージ名で更新されます。この項目は、[アプリケーションをアップロードしてデプロイする] ラジオボタンが選択された場合にだけ、必須項目です。なお、選択できるファイルのサイズは 500MB までです。

[ファイルを選択] ボタン

パッケージファイルを参照するダイアログボックスを表示するには、[ファイルを選択] ボタンをクリックします。

ダイアログボックスからファイルを選択すると、[ファイル選択] テキストボックスが、選択されたパッケージ名で更新されます。なお、選択できるファイルのサイズは 500MB までです。

[サーバからアクセス可能なアプリケーションを指定してデプロイする] ラジオボタン

デプロイしたいパッケージファイルにサーバからアクセスできる場合は、このラジオボタンを選択します。

[パッケージファイル選択] テキストボックス

サーバからアクセスできるパッケージファイルの絶対パスを指定します。[サーバからアクセス可能なアプリケーションを指定してデプロイする] ラジオボタンが選択された場合にだけ、必須項目です。なお、選択できるファイルのサイズは 500MB までです。

[サンプルを選択] ボタン

[サンプルを選択] ダイアログボックスから、Application Server の稼働状態を確認するための サンプルアプリケーションを選択するには、[サンプルを選択] ボタンをクリックします。

ダイアログボックスからファイルを選択すると、[パッケージファイル選択] テキストボックスの表示が、選択されたサンプルアプリケーションの相対パスで更新されます。なお、選択できるファイルのサイズは 500MB までです。

[説明] テキストボックス

デプロイするアプリケーションの説明を指定します。

[デプロイ後、アプリケーションを有効にする] チェックボックス

デプロイ後にアプリケーションを有効にするか無効にするかを指定します。[サーバセクタ] カラムで選択したターゲットでアプリケーションを有効または無効にするには、[デプロイ後、アプリケーションを有効にする] チェックボックスを選択またはクリアします。デフォルトではこのチェックボックスは選択されています。

[アプリケーションのデプロイ] ダイアログボックスは、次のターゲットに関する情報が一覧で表示されません。

項番	表示項目	説明
1	[サーバセクタ]	パッケージファイルをデプロイするサーバを選択するには、サーバセクタのチェックボックスを選択します。サーバセクタのヘッダチェックボックスが選択、あるいはクリアされた場合、サーバセクタのすべてのチェックボックスも選択、あるいはクリアされます。

項番	表示項目	説明
2	[名前]	利用できるすべてのクラスタ構成の Java EE サーバ、Java EE サーバ、およびドメイン管理サーバを表示します。このカラムはデフォルトでは昇順でソートされています。

[アプリケーションのデプロイ] ダイアログボックスには次のアクションアイテムが表示されます。

[OK] ボタン

[アプリケーションをアップロードしてデプロイする] ラジオボタン、または [サーバからアクセス可能なアプリケーションを指定してデプロイする] ラジオボタンで選択されたオプションに基づいてパッケージをデプロイするには、[OK] ボタンをクリックします。このボタンは、すべての必須項目を指定した場合にだけ有効になります。

なお、アプリケーションのデプロイの実行時にドメイン管理サーバで `java.lang.OutOfMemoryError` が発生した場合、ドメイン管理サーバの Java ヒープが不足している可能性があります。ドメイン管理サーバの Java ヒープサイズは、デプロイするアプリケーションアーカイブのサイズを考慮したサイズにしてください。

[キャンセル] ボタン

アプリケーションをデプロイしないで [アプリケーションのデプロイ] ダイアログボックスを閉じるには、[キャンセル] ボタンをクリックします。


5.16 アプリケーションのリデプロイダイアログボックス

[アプリケーションのリデプロイ] ダイアログボックスで、アプリケーションをデプロイ済みのサーバにリデプロイします。リデプロイの方法はオプションで指定できます。オプションでは、特定のパッケージをアップロードする方法、サーバからアクセス可能なパッケージの絶対パスを指定する方法、またはサンプルアプリケーションから選択する方法を選択できます。

ダイアログボックスコンポーネント

[ファイル選択] テキストボックス

[アプリケーションをアップロードしてデプロイする] ラジオボタン



[パッケージファイル選択] テキストボックス

[サーバからアクセスできるアプリケーションを指定してデプロイする] ラジオボタン

ダイアログボックス項目一覧

[アプリケーションのリデプロイ] ダイアログボックスには次の項目が順に表示されます。

[アプリケーションをアップロードしてデプロイする] ラジオボタン

ターゲットにパッケージファイルをアップロードし、リデプロイするにはこのラジオボタンを選択します。

[ファイル選択] テキストボックス

このテキストボックスをクリックすると、パッケージファイルを選択するダイアログボックスが表示されます。

次のどれかの種別のファイルを選択できます。

- war
- jar
- ear
- rar

このテキストボックスは選択されたパッケージ名で更新されます。この項目は、[アプリケーションをアップロードしてデプロイする] ラジオボタンが選択された場合にだけ、必須項目です。なお、選択できるファイルのサイズは500MBまでです。

[ファイルを選択] ボタン

パッケージファイルを参照するダイアログボックスを表示するには、[ファイルを選択] ボタンをクリックします。

ダイアログボックスからファイルを選択すると、[ファイル選択] テキストボックスが、選択されたパッケージ名で更新されます。なお、選択できるファイルのサイズは 500MB までです。

[サーバからアクセス可能なアプリケーションを指定してデプロイする] ラジオボタン

デプロイしたいパッケージファイルにサーバからアクセスできる場合は、このラジオボタンを選択します。

[パッケージファイル選択] テキストボックス

サーバからアクセスできるパッケージファイルの絶対パスを指定します。[サーバからアクセス可能なアプリケーションを指定してデプロイする] ラジオボタンが選択された場合にだけ、必須項目です。なお、選択できるファイルのサイズは 500MB までです。

[サンプルを選択] ボタン

[サンプルを選択] ダイアログボックスからサンプルアプリケーションを選択するには、[サンプルを選択] ボタンをクリックします。

ダイアログボックスからファイルを選択すると、[パッケージファイル選択] テキストボックスの表示が、選択されたサンプルアプリケーションの相対パスで更新されます。なお、選択できるファイルのサイズは 500MB までです。

[アプリケーションのリデプロイ] ダイアログボックスには次のアクションアイテムが表示されます。

[OK] ボタン

[アプリケーションをアップロードしてデプロイする] ラジオボタン、または [サーバからアクセス可能なアプリケーションを指定してデプロイする] ラジオボタンで選択されたオプションに基づいてパッケージをリデプロイするには、[OK] ボタンをクリックします。このボタンは、すべての必須項目を指定した場合にだけ有効になります。

なお、アプリケーションのデプロイの実行時にドメイン管理サーバで `java.lang.OutOfMemoryError` が発生した場合、ドメイン管理サーバの Java ヒープが不足している可能性があります。ドメイン管理サーバの Java ヒープサイズは、デプロイするアプリケーションアーカイブのサイズを考慮したサイズにしてください。


[キャンセル] ボタン

アプリケーションをリデプロイしないで [アプリケーションのリデプロイ] ダイアログボックスを閉じるには、[キャンセル] ボタンをクリックします。

5.17 アプリケーションの基本情報タブ

アプリケーションの [基本情報] タブで、アプリケーションの基本情報を表示します。ドメインでのアプリケーションの有効化、コンテキストルート、およびアプリケーションの説明などのプロパティを設定できます。また、アプリケーションの実行やリデプロイもできます。

タブコンポーネント



タブ項目一覧

アプリケーションの [基本情報] タブには、次の項目が表示されます。

タイトル

アプリケーションの名前を表示します。

アプリケーションの [基本情報] タブには、次の基本情報が順に表示されます。

名前

アプリケーションの名前を表示します。

[ステータス] チェックボックス

アプリケーションをドメインで有効、または無効にするためのチェックボックスを表示します。このチェックボックスを選択した場合、アプリケーションがドメインで有効になります。クリアした場合は、無効になります。

[コンテキストルート] テキストボックス

アプリケーションが WAR アプリケーションの場合だけ、コンテキストルートを表示します。このテキストは、編集できます。

[説明] テキストボックス

アプリケーションの説明を表示します。説明がない場合は、このテキストボックスには何も表示されません。このテキストは、編集できます。

デプロイロケーション

アプリケーションがデプロイされているサーバの絶対パスに解決される式を表示します。式には、「\$ {任意の文字列}」形式のトークン文字列が含まれます。

ライブラリ

ライブラリ JAR ファイルのリストをコンマ区切りで表示します。ライブラリ JAR ファイルがない場合は、この表示項目には何も表示されません。

アプリケーションの [基本情報] タブには、次のアクションアイテムが表示されます。

[確認] ボタン

アプリケーションを実行するには、[確認] ボタンをクリックして、[アプリケーションの起動] ダイアログボックスを表示し、別のブラウザでアプリケーションを実行します。

なお、次のどれかの条件に合致すると、[情報] ダイアログボックスが表示されます。

- ドメインでアプリケーションが有効になっていない。
- アプリケーションが、どの対象サーバとも関連づけられていない。
- アプリケーションが、関連するどのサーバでも有効になっていない。

[リデプロイ] ボタン

アプリケーションをリデプロイするには、[リデプロイ] ボタンをクリックして、[アプリケーションのリデプロイ] ダイアログボックスを表示し、適切なパッケージファイルを選択して [OK] ボタンをクリックします。

[適用] ボタン

アプリケーションのステータス、コンテキストルート、説明の各表示項目で指定した値を確定して適用するには、[適用] ボタンをクリックして、[変更の適用] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。


関連項目

- [5.16 アプリケーションのリデプロイダイアログボックス](#)
-

5.18 アプリケーションのターゲットタブ

アプリケーションの [ターゲット] タブで、アプリケーションがデプロイされているターゲットに関する情報を表示します。ターゲットの有効化または無効化、ターゲットの管理、およびアプリケーションのリデプロイを実行できます。また、アプリケーションをすべてまたは特定のターゲットで実行することもできます。

タブコンポーネント



タブ項目一覧

アプリケーションの [ターゲット] タブには、次の項目が表示されます。

タイトル

アプリケーションの名前を表示します。

ターゲット数

() 内に [名前] カラムに表示されているターゲットの総数を表示します。

アプリケーションの [ターゲット] タブには、次のターゲットに関する情報が一覧で表示されます。

項番	表示項目	説明
1	[名前]	アプリケーションがデプロイされているターゲットの一覧をリンクとして表示します。このリンクをクリックすると、ターゲットの基本情報を開きます。クラスター、Java EE サーバ、またはドメイン管理サーバのどれかがターゲットになります。このカラムはデフォルトでは昇順でソートされています。

項番	表示項目	説明
2	[構成]	[名前] カラムに一覧表示されているターゲットの構成名をリンクとして表示します。このリンクをクリックすると、対応する [Java EE 設定] ペインに遷移します。このカラムはソートできます。
3	[アプリ数]	[名前] カラムに一覧表示されている各ターゲットにデプロイされているアプリケーションの総数を表示します。このカラムはソートできます。
4	[リソース数]	[名前] カラムに一覧表示されている各ターゲットで使用できる JDBC リソースの総数を表示します。このカラムはソートできます。
5	[ノード]	[名前] カラムに一覧表示されているターゲットのノード名をリンクとして表示します。このリンクをクリックすると、対応するノードの [基本情報] ペインに遷移します。[名前] カラムに表示されているターゲットがドメイン管理サーバの場合は、このカラムにはハイフン (-) が表示されます。このカラムはソートできます。
6	[有効]	[名前] カラムに一覧表示されているターゲットでアプリケーションを有効、または無効にするためのチェックボックスを表示します。アプリケーションがターゲットで有効、または無効になっている場合は、対応するチェックボックスも選択、あるいはクリアされます。アプリケーションを有効にするには、[有効] カラムのチェックボックスを選択して、[アプリケーションの有効化] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。アプリケーションを無効にするには、[有効] カラムのチェックボックスからチェックを外して、[アプリケーションの無効化] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。このカラムはソートできます。
7	[操作]	[名前] カラムに一覧表示されているターゲットにデプロイされたアプリケーションの [確認] ボタンを表示します。アプリケーションを実行するには、対応する [確認] ボタンをクリックして、[アプリケーションの確認] ダイアログボックスを表示します。必要事項を入力したら、[OK] ボタンをクリックします。アプリケーションがサーバで無効になっている場合は、[情報] ダイアログボックスが表示されます。

アプリケーションの [ターゲット] タブには、次のアクションアイテムが表示されます。

[一括有効化] ボタン

アプリケーションを、関連するターゲットで有効にするには、[一括有効化] ボタンをクリックして [アプリケーションの有効化] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[一括無効化] ボタン

アプリケーションを、関連するターゲットで無効にするには、[一括無効化] ボタンをクリックして [アプリケーションの無効化] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[ターゲット管理] ボタン

アプリケーションのターゲットを管理するには、[ターゲット管理] ボタンをクリックして [ターゲットの管理] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[確認] ボタン

[名前] カラムに一覧表示されているターゲットの [確認] ボタンを表示します。アプリケーションを実行するには、[確認] ボタンをクリックして [アプリケーションの確認] ダイアログボックスを表示

します。必要事項を入力したら、[OK] ボタンをクリックします。選択したアプリケーションが、ドメイン、またはアプリケーションがデプロイされているどのサーバでも有効になっていない場合は、[情報] ダイアログボックスが表示されます。

[リデプロイ] ボタン

[名前] カラムに一覧表示されているターゲットの [リデプロイ] ボタンを表示します。[名前] カラムに一覧表示された各アプリケーションをリデプロイするには、[リデプロイ] ボタンをクリックして、[アプリケーションのリデプロイ] ダイアログボックスを表示します。必要事項を入力したら、[OK] ボタンをクリックします。


関連項目

- 5.33 Java EE 設定ペイン
 - 5.13 ノードの基本情報ペイン
 - 5.16 アプリケーションのリデプロイダイアログボックス
 - 5.19 ターゲットの管理ダイアログボックス
-

5.19 ターゲットの管理ダイアログボックス

[ターゲットの管理] ダイアログボックスで、リソースまたはアプリケーションのサーバを管理します。

ダイアログボックスコンポーネント



ダイアログボックス項目一覧

[ターゲットの管理] ダイアログボックスは次のターゲットに関する情報が一覧で表示されます。

項番	表示項目	説明
1	[サーバセレクト]	[名前] カラムに一覧表示されている各ターゲットを選択するためのチェックボックスが表示されます。[サーバセレクト] カラムのヘッダチェックボックスが選択、またはクリアされた場合、一覧表示されたサーバのすべてのチェックボックスも選択、またはクリアされます。リソースまたはアプリケーションで、[サーバセレクト] カラムに一覧表示されているターゲットサーバのどれかで、すでにターゲットとなっている場合、デフォルトでそのターゲットサーバのチェックボックスが選択されます。
2	[名前]	利用できるすべてのクラスタ構成の Java EE サーバ、Java EE サーバ、およびドメイン管理サーバを表示します。このカラムはデフォルトでは昇順でソートされています。

[ターゲットの管理] ダイアログボックスには次のアクションアイテムが表示されます。

[OK] ボタン

[名前] カラムに一覧表示されているターゲットにリソースまたはアプリケーション参照を作成するか、それらのターゲットからリソースまたはアプリケーション参照を削除するには、[OK] ボタンをクリックします。リソースまたはアプリケーション参照は、対応する [名前] チェックボックスが選択されているか、クリアされているかに応じて、作成または削除されます。

[キャンセル] ボタン

[ターゲットの管理] ダイアログボックスを閉じるには、[キャンセル] ボタンをクリックします。

5.20 JDBC ペイン (構成管理タブ)

[JDBC] ペインで、[JDBC リソース] ペインおよび [JDBC 接続プール] ペインへ遷移するためのリンクを表示します。

ペインコンポーネント



ペイン項目一覧

[JDBC] ペインには、次の項目が表示されます。

[JDBC リソース]

[JDBC リソース] ペインへ遷移するためのリンクを表示します。

[JDBC 接続プール]

[JDBC 接続プール] ペインへ遷移するためのリンクを表示します。


関連項目

- [5.21 JDBC リソースペイン \(構成管理タブ\)](#)
 - [5.26 JDBC 接続プールペイン](#)
-

5.21 JDBC リソースペイン (構成管理タブ)

[JDBC リソース] ペインで、ドメインにデプロイされているすべての JDBC リソースを一覧表示します。また、JDBC リソースがデプロイされているサーバの関連情報を参照して、サーバ上の JDBC リソースの有効化/無効化、新規 JDBC リソースの作成、JDBC リソースの削除などの操作を実行できます。

ペインコンポーネント



ペイン項目一覧

[JDBC リソース] ペインには、次の項目が表示されます。

JDBC リソース数

() 内に JDBC リソースの総数を表示します。

[JDBC リソース] ペインには、次の JDBC リソースに関する項目が一覧で表示されます。

項番	表示項目	説明
1	[リソースセレクトタ]	[JNDI 名] カラムに一覧表示されている各 JDBC リソースのチェックボックスが表示されます。[リソースセレクトタ] カラムのヘッダチェックボックスが選択、またはクリアされた場合は、[リソースセレクトタ] カラムのすべてのチェックボックスも選択、またはクリアされます。
2	[JNDI 名]	JDBC リソースの一覧をリンクとして表示します。このリンクをクリックすると、JDBC リソースの [基本情報] タブに遷移し、対応する JDBC リソースの

項番	表示項目	説明
		基本情報が表示されます。このカラムはデフォルトでは昇順でソートされています。
3	[説明]	[JNDI 名] カラムに一覧表示されている JDBC リソースの説明を表示します。JDBC リソースの説明がない場合は、このカラムには何も表示されません。このカラムはソートできます。
4	[接続プール]	JDBC 接続プールの一覧をリンクとして表示します。このリンクをクリックすると、JDBC 接続プールの [基本情報] タブに遷移し、対応する接続プールの基本情報が表示されます。このカラムはソートできます。
5	[ターゲット]	リソースが有効になっているターゲットの情報をリンクとして表示します。このリンクをクリックすると、対応する JDBC リソースの [ターゲット] タブに遷移します。ターゲットの情報は「有効数：リソースが有効になっているサーバ数 ターゲット数：リソースに関連するサーバ数」のフォーマットで表示されます。このカラムはソートできます。
6	[有効]	[JNDI 名] カラムに一覧表示されている JDBC リソースのチェックボックスを表示します。JDBC リソースが、少なくとも 1 つのサーバで有効になっている場合は、対応するチェックボックスが選択状態になります。どれかのサーバで JDBC リソースが無効になっている場合は、対応するチェックボックスがクリアされます。JDBC リソースを有効にするには、対応するチェックボックスを選択して、[JDBC リソースの有効化] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。JDBC リソースを無効にするには、対応するチェックボックスをクリアして、[JDBC リソースの無効化] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。このカラムはソートできます。

[JDBC リソース] ペインには、次のアクションアイテムが表示されます。

[一括有効化] ボタン

サーバ上で JDBC リソースを有効にするには、[一括有効化] ボタンをクリックして [JDBC リソースの有効化] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[一括無効化] ボタン

サーバ上で JDBC リソースを無効にするには、[一括無効化] ボタンをクリックして [JDBC リソースの無効化] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[新規作成] ボタン

新規の JDBC リソースを作成するには、[新規作成] ボタンをクリックして [JDBC リソースの新規作成] ダイアログボックスを表示します。必要事項を入力したら、[OK] ボタンをクリックします。

[削除] ボタン

JDBC リソースを削除するには、[削除] ボタンをクリックして [JDBC リソースの削除] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。このボタンは、デフォルトでは無効になっています。このボタンを有効にするには、[リソースセレクト] カラムのチェックボックスで、JDBC リソースを選択します。


関連項目

- [5.23 JDBC リソースの基本情報タブ](#)
 - [5.22 JDBC リソースの新規作成ダイアログボックス](#)
 - [5.25 JDBC リソースのターゲットタブ](#)
 - [5.28 JDBC 接続プールの基本情報タブ](#)
-

5.22 JDBC リソースの新規作成ダイアログボックス

[JDBC リソースの新規作成] ダイアログボックスで、新規の JDBC リソースを作成したり、使用できるターゲットでリソースを関連づけしたりします。

ダイアログボックスコンポーネント



ダイアログボックス項目一覧

[JDBC リソースの新規作成] ダイアログボックスには次の項目が順に表示されます。

[JNDI 名] テキストボックス

作成する JDBC リソース名を指定します。この項目は必須項目です。

[接続プール] リストボックス

使用できる接続プールのリストから、任意の接続プールを選択します。デフォルトでは、リストボックスの先頭のプール名が選択されています。この項目は必須項目です。

[説明] テキストボックス

作成する JDBC リソースの説明を指定します。

[作成後、JDBC リソースを有効にする] チェックボックス

[作成後、JDBC リソースを有効にする] チェックボックスが選択またはクリアされた場合、作成した JDBC リソースは、[ターゲット] で選択したターゲットで有効または無効になります。デフォルトではこのチェックボックスは選択されています。

[JDBC リソースの新規作成] ダイアログボックスには、次の追加プロパティに関する情報が一覧で表示されます。

項番	表示項目	説明
1	[プロパティセクタ]	[名前] カラムに一覧表示されているプロパティを選択するためのチェックボックスが表示されます。[プロパティセクタ] カラムのヘッダチェックボックスが選択、またはクリアされた場合、[プロパティセクタ] カラムのすべてのチェックボックスも選択、またはクリアされます。
2	[名前]	プロパティ名を表示します。プロパティ名をクリックすると、プロパティ名を編集できます。このカラムはデフォルトでは昇順でソートされています。
3	[値]	プロパティの値を表示します。クリックすると、値を編集できます。このカラムはソートできます。
4	[説明]	[名前] カラムで指定されているプロパティの説明を表示します。プロパティの説明をクリックすると、プロパティの説明を編集できます。このカラムはソートできます。

[JDBC リソースの新規作成] ダイアログボックスには、JDBC リソースの追加プロパティ用の次のアクションアイテムが表示されます。

[追加] ボタン

JDBC リソースにプロパティを追加できます。新規プロパティ行をデフォルト値で作成するには、[追加] ボタンをクリックします。[名前] カラム、[値] カラム、および [説明] カラムに適用されるデフォルト値は、それぞれ「新規プロパティ名」、「新規プロパティ値」、および空欄です。これらのカラムの値は編集できます。

[削除] ボタン

[プロパティセクタ] カラムで選択した追加プロパティを削除するには、[削除] ボタンをクリックします。このボタンは、デフォルトまたは [プロパティセクタ] カラムで選択した追加プロパティがない場合、無効になっています。

[JDBC リソースの新規作成] ダイアログボックスには、次のターゲットサーバに関する情報が一覧で表示されます。

項番	表示項目	説明
1	[サーバセクタ]	[名前] カラムに一覧表示されているターゲットサーバを選択、またはクリアするためのヘッダチェックボックス、およびチェックボックスを表示します。[サーバセクタ] カラムのヘッダチェックボックスが選択、あるいはクリアされた場合、[サーバセクタ] カラムのすべてのチェックボックスも選択、あるいはクリアされます。
2	[名前]	すべての使用できるクラスタ、Java EE サーバ、およびドメイン管理サーバを一覧表示します。このカラムはデフォルトでは昇順でソートされています。

[JDBC リソースの新規作成] ダイアログボックスには次のアクションアイテムが表示されます。

[OK] ボタン

[JNDI 名] テキストボックスに指定した名前での新規の JDBC リソースを作成するには、[OK] ボタンをクリックします。このボタンは、次の条件を満たす場合にだけ有効になっています。

- すべての必須項目が入力されている。
- すべての [名前] カラムにプロパティ名が指定されている。

[キャンセル] ボタン


新規の JDBC リソースを作成しないで、[JDBC リソースの新規作成] ダイアログボックスを閉じるには、[キャンセル] ボタンをクリックします。

5.23 JDBC リソースの基本情報タブ

JDBC リソースの [基本情報] タブで、JDBC リソースの基本情報を表示します。また、JDBC リソースの接続プールや説明などの JDBC リソースのプロパティを設定できます。

タブコンポーネント

[ステータス] チェックボックス



[説明] テキストボックス

[接続プールの確認はこちら] リンク

[接続プール] リストボックス

[新規プールの作成はこちら] リンク

タブ項目一覧

JDBC リソースの [基本情報] タブには、次の項目が表示されます。

タイトル

JDBC リソース名を表示します。

JDBC リソースの [基本情報] タブには、次の基本情報が順に表示されます。

JNDI 名

JDBC リソースの JNDI 名を表示します。

[ステータス] チェックボックス

JDBC リソースをドメイン上で有効、または無効にするためのチェックボックスを表示します。このチェックボックスが選択またはクリアされた場合、JDBC リソースはドメイン上で有効、または無効になります。

[接続プール] リストボックス

接続プールのリストから、接続プールを選択します。デフォルトでは、このリストボックスには JDBC リソースに関連づけられている接続プールが表示されています。

[接続プールの確認はこちら] リンク

このリンクをクリックすると、対応する JDBC 接続プールの [基本情報] タブに遷移します。このタブでは、[接続プール] リストボックスで接続プールが正しいかどうかを確認できます。必要に応じて、接続プール情報を編集できます。

[新規プールの作成はこちら] リンク

このリンクをクリックすると、対応する [JDBC 接続プール] ペインに遷移します。このペインでは、新規の JDBC 接続プールを作成できます。

[説明] テキストボックス

デフォルトでは、このテキストボックスには JDBC リソースに指定済みの説明が表示されています。テキストボックスに指定した説明を編集できます。説明が指定されていない場合、このテキストボックスには何も表示されません。

JDBC リソースの [基本情報] タブには、次のアクションアイテムが表示されます。

[適用] ボタン

表示されている JDBC リソースの [ステータス] チェックボックス、[接続プール] リストボックス、および [説明] テキストボックスに指定した値を設定するには、[適用] ボタンをクリックして [変更の適用] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。


関連項目

- [5.28 JDBC 接続プールの基本情報タブ](#)
-

5.24 JDBC リソースの追加プロパティタブ

JDBC リソースの [追加プロパティ] タブで、新規プロパティの追加、既存のプロパティの編集、およびプロパティの削除を実行します。

タブコンポーネント



タブ項目一覧

JDBC リソースの [追加プロパティ] タブには、次の項目が表示されます。

タイトル

JDBC リソース名を表示します。

追加プロパティ数

() 内に追加プロパティの総数を表示します。

JDBC リソースの [追加プロパティ] タブには、次の追加プロパティに関する情報が一覧で表示されます。

項番	表示項目	説明
1	[プロパティセクタ]	[名前] カラムに一覧表示されているプロパティを選択するためのチェックボックスが表示されます。[プロパティセクタ] カラムのヘッダチェックボックスが選択、またはクリアされた場合、[プロパティセクタ] カラムのすべてのチェックボックスも選択、またはクリアされます。

項番	表示項目	説明
2	[名前]	プロパティ名を表示します。プロパティ名をクリックして編集します。既存のプロパティ名を編集したあとで、編集したテキストからフォーカスを移動させると、行全体が黄色でハイライトされます。また、編集した既存の各プロパティ行に [元に戻す] ボタンが表示されます。このカラムはデフォルトでは昇順でソートされています。
3	[値]	プロパティの値を表示します。この値は、空白でもかまいません。プロパティの値をクリックして編集します。プロパティの値を編集したあとで、編集した値からフォーカスを移動させると、行全体が黄色でハイライトされます。また、編集した既存の各プロパティ行に [元に戻す] ボタンが表示されます。このカラムはソートできます。
4	[説明]	[名前] カラムに入力したプロパティの説明を表示します。説明が設定されていない場合は、このカラムには何も表示されません。説明をクリックして編集します。[説明] カラムの説明を編集したあとで、編集したテキストからフォーカスを移動させると、行全体が黄色でハイライトされます。また、編集した既存の各プロパティ行に [元に戻す] ボタンが表示されます。このカラムはソートできます。

JDBC リソースの [追加プロパティ] タブには、次のアクションアイテムが表示されます。

[追加] ボタン

デフォルト値を使用して新規のプロパティ行を作成するには、[追加] ボタンをクリックします。[名前] カラム、[値] カラム、および [説明] カラムの各カラムに適用されるデフォルト値は、それぞれ「新規プロパティ名」、「新規プロパティ値」、および空欄です。新規に追加された行はピンク色にハイライトされ、[名前] カラム、および [説明] カラムの文字列に下線が表示されます。

[削除] ボタン

新規の追加プロパティや、既存の追加プロパティを削除するには、[削除] ボタンをクリックします。削除した各プロパティ行には [元に戻す] ボタンが表示され、行全体が紫色でハイライトされます。このボタンは、デフォルトでは無効になっています。このボタンを有効にするには、[プロパティセクタ] カラムのチェックボックスで、少なくとも 1 つの追加プロパティを選択します。

[適用] ボタン

JDBC リソースで追加または編集した追加プロパティに対して行った変更を確定して適用するには、[適用] ボタンをクリックして [変更の適用] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。このボタンは、[名前] カラムに空白ではないプロパティ名がある場合は、無効になります。

[元に戻す] ボタン

JDBC リソースの対応する追加プロパティに対する変更（編集または削除）をしたあとで、変更前の状態を復元するには、[元に戻す] ボタンをクリックします。このボタンは、次の条件に基づいて表示されます。

- 既存の追加プロパティが削除された場合
- 既存の追加プロパティが編集された場合

注意事項


JDBC リソースの [追加プロパティ] タブを操作する場合の注意事項について説明します。

- 編集可能なデータグリッドと同じ列にある個別のセルには、フォーカスを移動できません。

5.25 JDBC リソースのターゲットタブ

JDBC リソースの [ターゲット] タブで、JDBC リソースに関連づけられているターゲットを表示します。JDBC リソースの有効/無効を、関連づけられているすべてのターゲットに対して設定したり、ターゲットを指定して設定したりできます。また、JDBC リソースのターゲットを管理できます。

タブコンポーネント



タブ項目一覧

JDBC リソースの [ターゲット] タブには、次の項目が表示されます。

タイトル

JDBC リソース名を表示します。

ターゲット数

() 内に [名前] カラムに一覧表示されているターゲットの総数を表示します。

JDBC リソースの [ターゲット] タブには、次の JDBC リソースのターゲットに関する情報が一覧で表示されます。

項番	表示項目	説明
1	[名前]	JDBC リソースに関連するサーバの一覧をリンクとして表示します。このリンクをクリックすると、ターゲットの基本情報を開きます。ターゲットは、クラスタ、Java EE サーバ、またはドメイン管理サーバになります。このカラムはデフォルトでは昇順でソートされています。
2	[構成]	[名前] カラムに一覧表示されているサーバの構成名をリンクとして表示します。このリンクをクリックすると、対応する [Java EE 設定] ペインに遷移します。このカラムはソートできます。
3	[アプリ数]	[名前] カラムに一覧表示されている各サーバにデプロイされたアプリケーションの総数を表示します。このカラムはソートできます。
4	[リソース数]	[名前] カラムに一覧表示されている各サーバに関連づけられている JDBC リソースの総数を表示します。このカラムはソートできます。
5	[ノード]	[名前] カラムに一覧表示されているサーバのノード名をリンクとして表示します。[名前] カラムに表示されているターゲットがドメイン管理サーバの場合、[ノード] カラムにはハイフン (-) が表示されます。このリンクをクリックすると、対応するノードの [基本情報] ペインに遷移します。このカラムはソートできます。
6	[有効]	[名前] カラムに一覧表示されているターゲットにチェックボックスを表示します。JDBC リソースが、[名前] カラムに表示されているサーバで有効、または無効になった場合、このチェックボックスも選択、またはクリアされます。リソースを有効にするには、有効にしたいリソースの [有効] チェックボックスを選択して、[JDBC リソースの有効化] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。リソースを無効にするには、無効にしたいリソースの [有効] チェックボックスからチェックを外し、[JDBC リソースの無効化] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。このカラムはソートできます。

JDBC リソースの [ターゲット] タブには、次のアクションアイテムが表示されます。

[一括有効化] ボタン

JDBC リソースを関連するサーバ上で有効にするには、[一括有効化] ボタンをクリックして [JDBC リソースの有効化] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[一括無効化] ボタン

JDBC リソースを関連するサーバ上で無効にするには、[一括無効化] ボタンをクリックして [JDBC リソースの無効化] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[ターゲット管理] ボタン


JDBC リソースを管理するには、[ターゲット管理] ボタンをクリックして [ターゲットの管理] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

5.26 JDBC 接続プールペイン

[JDBC 接続プール] ペインで、すべての JDBC 接続プールを一覧表示します。対応する接続プールに設定されたリソース種別、データソースクラス、および JDBC リソースの情報を把握できます。また、新規の JDBC 接続プールを作成したり、JDBC 接続プールを削除したり、JDBC 接続プールの接続をテストしたりできます。

ペインコンポーネント

[JDBC接続プールセレクト] カラム



ペイン項目一覧

[JDBC 接続プール] ペインには、次の項目が表示されます。

JDBC 接続プール数

() 内に利用できる JDBC 接続プールの総数を表示します。

[JDBC 接続プール] ペインには、次の JDBC 接続プールの情報が一覧で表示されます。

項番	表示項目	説明
1	[JDBC 接続プールセレクト]	[名前] カラムに一覧表示されている各 JDBC 接続プールを選択するためのチェックボックスが表示されます。[JDBC 接続プールセレクト] カラムのヘッダチェック

項番	表示項目	説明
		クボックスが選択、またはクリアされた場合、一覧表示された JDBC 接続プールのすべてのチェックボックスも選択、またはクリアされます。
2	[名前]	JDBC 接続プール名をリンクとして表示します。このリンクをクリックすると、JDBC 接続プールの [基本情報] タブに遷移し、対応するプールの基本情報が表示されます。このカラムはデフォルトでは昇順でソートされています。
3	[説明]	[名前] カラムに一覧表示されている JDBC 接続プールの説明を表示します。接続プールの説明がない場合、対応する JDBC 接続プールには何も表示されません。このカラムはソートできます。
4	[リソース種別]	[名前] カラムに一覧表示されている JDBC 接続プールの種別を表示します。このカラムはソートできます。
5	[データソースクラス名]	[名前] カラムに一覧表示されている JDBC 接続プールのデータソースクラス名、またはドライバクラス名を表示します。このカラムはソートできます。
6	[JDBC リソース]	[名前] カラムに一覧表示されている接続プールに関連づけられている JDBC リソースの合計数をリンクとして表示します。このリンクをクリックすると、JDBC 接続プールの [JDBC リソース] タブに遷移し、対応する JDBC リソースを参照できます。このカラムはソートできます。
7	[操作]	[名前] カラムに一覧表示されている JDBC 接続プールをテストするための [接続確認] ボタンを表示します。JDBC 接続プールで実行した接続テストが成功したかどうかを確認するには、[接続確認] ボタンをクリックして [接続テスト] ダイアログボックスを表示します。

JDBC 接続プールペインには、次のアクションアイテムが表示されます。

[新規作成] ボタン

新規の JDBC 接続プールを作成するには、[新規作成] ボタンをクリックして、[接続プールの新規作成] ダイアログボックスを表示します。必要事項を入力したら、[OK] ボタンをクリックします。

[削除] ボタン

選択している JDBC 接続プールを削除するには、[削除] ボタンをクリックして [JDBC 接続プールの削除] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。このボタンは、[JDBC 接続プールセレクト] カラムのチェックボックスで JDBC 接続プールが選択されると有効になります。

関連項目

- [5.28 JDBC 接続プールの基本情報タブ](#)
- [5.31 JDBC 接続プールの JDBC リソースタブ](#)
- [5.27 接続プールの新規作成ダイアログボックス](#)

5.27 接続プールの新規作成ダイアログボックス

[接続プールの新規作成] ダイアログボックスで、新規の JDBC 接続プールを作成します。新規の JDBC 接続プールを作成するには、デフォルトの接続プールの設定を使用する、接続プールの設定を編集する、追加プロパティを追加する、選択した追加プロパティを削除する、デフォルトの追加プロパティを編集するなどの操作のどれか、またはすべてを実行します。

ダイアログボックスコンポーネント


[説明] テキストボックス

[データソースクラス名] テキストボックス

[ドライバクラス名] テキストボックス

[リソース種別] リストボックス

[名前] テキストボックス



ダイアログボックス項目一覧

[接続プールの新規作成] ダイアログボックスには、次の接続プールに関する基本情報が順に表示されます。

[名前] テキストボックス

作成する JDBC 接続プールの名前を指定します。この項目は必須項目です。

[リソース種別] リストボックス

使用できるリソース種別のリストから、任意のリソース種別を選択します。リソース種別は次のどれかになります。

- java.sql.Driver
- javax.sql.ConnectionPoolDataSource
- javax.sql.DataSource

- javax.sql.XADataSource

デフォルトでは、「java.sql.Driver」が選択されています。

[ドライバクラス名] テキストボックス

[リソース種別] リストボックスでリソース種別として「java.sql.Driver」が選択されている場合は、[ドライバクラス名] テキストボックスが有効になります。このテキストボックスが有効になっている場合は、完全修飾ドライバクラス名を指定できます。デフォルトでは、このテキストボックスに何も表示されていません。この表示項目は、有効になっている場合にだけ必須です。

[データソースクラス名] テキストボックス

テキスト編集のサンプルとして空白のテキストボックスまたは完全修飾データソースクラス名が表示されます。[リソース種別] リストボックスで「java.sql.Driver」がリソース種別として選択されている場合は、[データソースクラス名] テキストボックスが無効になります。このテキストボックスが有効になっている場合、この項目は必須です。

[説明]

作成する JDBC 接続プールの説明を指定します。デフォルトでは、このテキストボックスに何も表示されていません。

[接続プールの新規作成] ダイアログボックスには次の接続プールの設定に関する項目が順に表示されます。

[初期および最小プールサイズ] スピンボックス

JDBC 接続プールの初期および最小のプールサイズを指定します。この表示項目の単位は、コネクション数です。この表示項目の最小値、最大値、およびデフォルト値をそれぞれ示します。

- 最小値：0 (5 以下の値を設定すると、設定が正常に行われなことがあります。)
- 最大値：2147483647
- デフォルト値：24

[最大プールサイズ] スピンボックス

JDBC 接続プールの最大プールサイズを指定します。この表示項目の単位は、コネクション数です。この表示項目の最小値、最大値、およびデフォルト値をそれぞれ示します。

- 最小値：1 (5 以下の値を設定すると、設定が正常に行われなことがあります。)
- 最大値：2147483647
- デフォルト値：24

[プールリサイズ量] スピンボックス

JDBC 接続プールのプールリサイズ量を指定します。この表示項目の単位は、コネクション数です。この表示項目の最小値、最大値、およびデフォルト値をそれぞれ示します。

- 最小値：1 (5 以下の値を設定すると、設定が正常に行われなことがあります。)
- 最大値：2147483647
- デフォルト値：2

コマンドを使って操作する場合、最小値に 0 を指定できます。しかし、最小値が 0 の場合、接続プールの設定に失敗します。Administration Console を使って操作する場合は、最小値には 1 を指定してください。

[アイドルタイムアウト] スピンボックス

JDBC 接続プールのアイドルタイムアウトを指定します。この表示項目の単位は秒です。この表示項目の最小値、最大値、およびデフォルト値をそれぞれ示します。

- 最小値：0
- 最大値：2147483647
- デフォルト値：300

[最大待ち時間] スピンボックス

JDBC 接続プールの最大の待ち時間を指定します。この表示項目の単位はミリ秒です。この表示項目の最小値、最大値、およびデフォルト値をそれぞれ示します。

- 最小値：0
- 最大値：2147483647
- デフォルト値：60000

[接続プールの新規作成] ダイアログボックスは次の追加プロパティに関する情報が一覧で表示されます。

項番	表示項目	説明
1	[プロパティセクタ]	[名前] カラムに一覧表示されているプロパティを選択するためのチェックボックスが表示されます。[プロパティセクタ] カラムのヘッダチェックボックスが選択、またはクリアされた場合、[プロパティセクタ] カラムのすべてのチェックボックスも選択、またはクリアされます。
2	[名前]	[リソース種別] リストボックスで選択したリソース種別に応じて、事前に定義されたプロパティ名の一覧を表示します。[追加] ボタンを使用して追加した新規のプロパティがある場合は、それを表示します。プロパティ名はクリックして編集できます。このカラムはデフォルトでは昇順でソートされています。
3	[値]	[名前] カラムに一覧表示されている、事前に定義されたプロパティの空白値、および [追加] ボタンを使用して追加した新規のプロパティ値を表示します。プロパティ値はクリックして編集できます。このカラムはソートできます。
4	[説明]	[名前] カラムに一覧表示されているプロパティについての説明は何も表示されません。プロパティの説明はクリックして編集できます。このカラムはソートできます。

[接続プールの新規作成] ダイアログボックスには次のアクションアイテムが表示されます。

[追加] ボタン

新規に作成した JDBC 接続プールにそのほかのプロパティを追加できます。デフォルト値を使用して新規のプロパティ行を作成するには、[追加] ボタンをクリックします。[名前] カラム、[値] カラム、および [説明] カラムの各カラムに適用されるデフォルト値は、それぞれ「新規プロパティ名」、「新規プロパティ値」、および空欄です。これらのカラムの値は編集できます。

[削除] ボタン

[プロパティセクタ] カラムのチェックボックスで選択した追加プロパティを削除するには、[削除] ボタンをクリックします。[プロパティセクタ] カラムのチェックボックスで選択した追加プロパティがない場合は、このボタンは無効になります。

[OK] ボタン

[名前] テキストボックスで指定した名前を使用して JDBC 接続プールを作成するには、[OK] ボタンをクリックします。このボタンは、次の条件を満たす場合にだけ有効になります。

- すべての必須項目が指定されている。
- すべての [名前] カラムにプロパティ名が指定されている。

[キャンセル] ボタン

新規の JDBC リソースを作成しないで、[接続プールの新規作成] ダイアログボックスを閉じるには、[キャンセル] ボタンをクリックします。

5.28 JDBC 接続プールの基本情報タブ

JDBC 接続プールの [基本情報] タブで、JDBC 接続プールの基本情報を表示します。また、リソース種別、ドライバクラス名またはデータソースクラス名、説明などの JDBC 接続プールのプロパティを設定できます。

タブコンポーネント

[リソース種別] リストボックス

The screenshot shows a configuration window for a JDBC connection pool. The title bar reads 'TimerPool' and the tab is '基本情報'. The main area contains the following fields and controls:

- 名前 (Name):** A text box containing 'TimerPool'.
- タイトル (Title):** A text box containing 'TimerPool'.
- リソース種別 (Resource Type):** A dropdown menu showing 'java.sql.Driver'.
- ドライバクラス名 (Driver Class Name):** An empty text box.
- データソースクラス名 (Data Source Class Name):** An empty text box.
- 説明 (Description):** A large text area with a red asterisk indicating it is a required field.
- Buttons:** '適用' (Apply), '接続確認' (Confirm Connection), and '適用' (Apply) buttons are located on the right side.

Red lines in the image point to the following components:

- 名前 (Name)
- タイトル (Title)
- リソース種別 (Resource Type)
- ドライバクラス名 (Driver Class Name)
- データソースクラス名 (Data Source Class Name)
- 説明 (Description)
- [適用] ボタン (Apply Button)
- [接続確認] ボタン (Confirm Connection Button)

Labels below the screenshot identify the text boxes:

- [説明] テキストボックス (Description text box)
- [データソースクラス名] テキストボックス (Data Source Class Name text box)
- [ドライバクラス名] テキストボックス (Driver Class Name text box)

タブ項目一覧

JDBC 接続プールの [基本情報] タブには、次の項目が表示されます。

タイトル

JDBC 接続プール名を表示します。

JDBC 接続プールの [基本情報] タブには、次の基本情報が順に表示されます。

名前

JDBC 接続プール名を表示します。

[リソース種別] リストボックス

使用できるリソース種別のリストから、任意のリソース種別を選択します。リソース種別は次のどれかになります。

- java.sql.Driver
- javax.sql.ConnectionPoolDataSource
- javax.sql.DataSource
- javax.sql.XADataSource

デフォルトでは、[名前] 行に表示された JDBC 接続プールのリソース種別が選択されています。

[ドライバクラス名] テキストボックス

[リソース種別] リストボックスでリソース種別「java.sql.Driver」が選択されている場合、JDBC 接続プールの完全修飾ドライバクラス名を表示します。この項目は編集できます。リソース種別が「java.sql.Driver」以外の場合、このテキストボックスは無効になります。このテキストボックスが有効になっている場合、この項目は必須項目です。

[データソースクラス名] テキストボックス

[リソース種別] リストボックスでリソース種別「java.sql.Driver」以外が選択されている場合、JDBC 接続プールの完全修飾ドライバクラス名を表示します。この項目は編集できます。リソース種別が「java.sql.Driver」の場合、このテキストボックスは無効になります。このテキストボックスが有効になっている場合、この項目は必須です。

[説明] テキストボックス

JDBC 接続プールの説明を表示します。JDBC 接続プールの説明が指定されていない場合、このテキストボックスには何も表示されません。この項目は編集できます。

JDBC 接続プールの [基本情報] タブには、次のアクションアイテムが表示されます。

[接続確認] ボタン

JDBC 接続プールで実施された接続テストが成功したかどうかを確認するには、[接続確認] ボタンをクリックして [接続テスト] ダイアログボックスを表示します。

[適用] ボタン

JDBC 接続プールの [リソース種別] リストボックス、[ドライバクラス名] テキストボックス、[データソースクラス名] テキストボックス、および [説明] テキストボックスに指定した値を確認して適用するには、[適用] ボタンをクリックして [変更の適用] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。このボタンは、すべての必須項目が指定されると有効になります。

5.29 JDBC 接続プールの設定タブ

JDBC 接続プールの [設定] タブで、JDBC 接続プールの設定を編集して接続をテストします。

タブコンポーネント

[最大プールサイズ] スピンボックス

[初期および最小プールサイズ] スピンボックス

項目	値	単位
初期および最小プールサイズ	24	[コネクション数]
最大プールサイズ	24	[コネクション数]
プールリサイズ量	2	[コネクション数]
アイドルタイムアウト	300	[秒]
最大待ち時間	60000	[ミリ秒]

[接続確認] ボタン

[適用] ボタン

[最大待ち時間] スピンボックス

[適用] ボタン

[アイドルタイムアウト] スピンボックス

[プールリサイズ量] スピンボックス

タブ項目一覧

JDBC 接続プールの [設定] タブには、次の項目が表示されます。

タイトル

JDBC 接続プール名を表示します。

JDBC 接続プールの [設定] タブには、次の JDBC 接続プールに関する情報が順に表示されます。

[初期および最小プールサイズ] スピンボックス

JDBC 接続プールの初期および最小プールサイズを指定します。この表示項目の単位は、コネクション数です。この表示項目の最小値、最大値、およびデフォルト値をそれぞれ示します。

- 最小値：0（5以下の値を設定すると、設定が正常に行われなかったことがあります）
- 最大値：2147483647
- デフォルト値：JDBC 接続プールに指定済みの値が表示されます。

[最大プールサイズ] スピンボックス

JDBC 接続プールの最大のプールサイズを指定します。この表示項目の単位は、コネクション数です。この表示項目の最小値、最大値、およびデフォルト値をそれぞれ示します。

- 最小値：1（5以下の値を設定すると、設定が正常に行われなかったことがあります）
- 最大値：2147483647
- デフォルト値：JDBC 接続プールに指定済みの値が表示されます。

[プールリサイズ量] スピンボックス

JDBC 接続プールのプールリサイズ量を指定します。この表示項目の単位は、コネクション数です。この表示項目の最小値、最大値、およびデフォルト値をそれぞれ示します。

- 最小値：1（5以下の値を設定すると、設定が正常に行われなかったことがあります）
- 最大値：2147483647
- デフォルト値：JDBC 接続プールに指定済みの値が表示されます。

コマンドを使って操作する場合、最小値に 0 を指定できます。しかし、最小値が 0 の場合、接続プールの設定に失敗します。Administration Console を使って操作する場合は、最小値には 1 を指定してください。

[アイドルタイムアウト] スピンボックス

JDBC 接続プールのアイドルタイムアウトを指定します。この表示項目の単位は秒です。この表示項目の最小値、最大値、およびデフォルト値をそれぞれ示します。

- 最小値：0
- 最大値：2147483647
- デフォルト値：JDBC 接続プールに指定済みの値

[最大待ち時間] スピンボックス

JDBC 接続プールの最大の待ち時間を指定します。この表示項目の単位はミリ秒です。この表示項目の最小値、最大値、およびデフォルト値をそれぞれ示します。

- 最小値：0
- 最大値：2147483647
- デフォルト値：JDBC 接続プールに指定済みの値

JDBC 接続プールの [設定] タブには、次のアクションアイテムが表示されます。

[接続確認] ボタン

JDBC 接続プールで実行した接続テストが成功したかどうかを確認するには、[接続確認] ボタンをクリックして、[接続テスト] ダイアログボックスを表示します。


[適用] ボタン

JDBC 接続プールの [初期および最小プールサイズ]、[最大プールサイズ]、[プールリサイズ量]、[アイドルタイムアウト]、[最大待ち時間] の各スピンボックスで指定した値を適用して確定するには、[適用] ボタンをクリックして [変更の適用] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。不正な値を入力した場合、エラーが発生することがあります。この場合は入力した項目を確認し、値を修正してください。

5.30 JDBC 接続プールの追加プロパティタブ

JDBC 接続プールの [追加プロパティ] タブで、JDBC 接続プールについて新規プロパティの追加、既存プロパティの編集、およびプロパティの削除を実行します。また、JDBC 接続プールの接続をテストできます。

タブコンポーネント



タブ項目一覧

JDBC 接続プールの [追加プロパティ] タブには、次の項目が表示されます。

タイトル

JDBC 接続プール名を表示します。

追加プロパティ数

() 内に追加プロパティの総数を表示します。

JDBC 接続プールの [追加プロパティ] タブには、次の追加プロパティに関する情報が一覧で表示されます。

項番	表示項目	説明
1	[プロパティセレクト]	[名前] カラムに一覧表示されているプロパティを選択するためのチェックボックスが表示されます。[プロパティセレクト] カラムのヘッダチェックボックスが選択、またはクリアされた場合、[プロパティセレクト] カラムのすべてのチェックボックスも選択、またはクリアされます。
2	[名前]	プロパティ名を表示します。目的のプロパティ名をクリックして編集します。既存のプロパティについて、このカラムのテキストを編集したあとで、編集したテキストからフォーカスを移動させると、行全体が黄色でハイライトされます。ま

項番	表示項目	説明
		た、編集した既存の各プロパティ行に [元に戻す] ボタンが表示されます。このカラムはデフォルトでは昇順でソートされています。
3	[値]	プロパティの値を表示します。この値は、空白でもかまいません。目的のプロパティ値をクリックして編集します。プロパティの値を編集したあとで、編集した値からフォーカスを移動させると、行全体が黄色でハイライトされます。また、編集した既存の各プロパティ行に [元に戻す] ボタンが表示されます。このカラムはソートできます。
4	[説明]	[名前] カラムで指定したプロパティの説明を表示します。説明が指定されていない場合は、この表示項目には何も表示されません。目的のプロパティの説明をクリックして編集します。このカラムの説明を編集したあとで、編集したテキストからフォーカスを移動させると、行全体が黄色でハイライトされます。また、編集した既存の各プロパティ行に [元に戻す] ボタンが表示されます。このカラムはソートできます。

JDBC 接続プールの [追加プロパティ] タブには、次のアクションアイテムが表示されます。

[追加] ボタン

デフォルト値を使用して新規のプロパティ行を作成するには、[追加] ボタンをクリックします。[名前] カラム、[値] カラム、および [説明] カラムの各カラムに適用されるデフォルト値は、それぞれ「新規プロパティ名」、「新規プロパティ値」、および空欄です。新規に追加された行はピンク色にハイライトされ、[名前] カラム、および [値] カラムの文字列に下線が表示されます。

[削除] ボタン

新規の追加プロパティや、既存の追加プロパティを削除するには、[削除] ボタンをクリックします。削除した各プロパティ行には [元に戻す] ボタンが表示され、行全体が紫色でハイライトされます。このボタンは、デフォルトでは無効になっています。このボタンを有効にするには、[プロパティセレクト] カラムのチェックボックスで、少なくとも 1 つの追加プロパティを選択します。

[接続確認] ボタン

JDBC 接続プールで実行した接続テストが成功したかどうかを確認するには、[接続確認] ボタンをクリックして、[接続テスト] ダイアログボックスを表示します。

[適用] ボタン

JDBC 接続プールに追加または編集した追加プロパティを確定して適用するには、[適用] ボタンをクリックして、[変更の適用] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。[名前] カラムに空白ではないプロパティ名が存在する場合は、このボタンは無効になります。

[元に戻す] ボタン

対応する JDBC 接続プールの追加プロパティに対する変更（編集または削除）をしたあとで、変更前の状態を復元するには、[元に戻す] ボタンをクリックします。このボタンは、次の条件に基づいて表示されます。

- 既存の追加プロパティが削除された場合
- 既存の追加プロパティが編集された場合

注意事項

JDBC 接続プールの [追加プロパティ] タブを操作する場合の注意事項について説明します。

- 編集可能なデータグリッドと同じ列にある個別のセルには、フォーカスを移動できません。

5.31 JDBC 接続プールの JDBC リソースタブ

JDBC 接続プールの [JDBC リソース] タブで、JDBC 接続プールの JDBC リソースを表示したり、すべての JDBC リソースおよび特定の JDBC リソースを有効または無効にしたりします。また、JDBC 接続プールの接続をテストできます。

タブコンポーネント



タブ項目一覧

JDBC 接続プールの [JDBC リソース] タブには、次の項目が表示されます。

タイトル

JDBC 接続プール名を表示します。

JDBC リソース数

() 内に JDBC 接続プールに関連づけられている JDBC リソースの総数を表示します。

JDBC 接続プールの [JDBC リソース] タブには、次の JDBC リソースに関する情報が一覧で表示されます。

項番	表示項目	説明
1	[JNDI 名]	すべての JDBC リソースの一覧をリンクとして表示します。このリンクをクリックすると、対応する JDBC リソースの基本情報を開きます。このカラムはデフォルトでは昇順でソートされています。

項番	表示項目	説明
2	[説明]	[JNDI 名] カラムに一覧表示されているリソースの説明を表示します。リソースの説明がない場合は何も表示されません。このカラムはソートできます。
3	[ターゲット]	JDBC リソースに関連づけられている対象の情報をリンクとして表示します。このリンクをクリックすると、対応する JDBC リソースの [ターゲット] タブに遷移します。ターゲット情報は「有効数： リソースが有効になっている対象数 ターゲット数： リソースに関連づけられている対象数」のフォーマットで表示されます。このカラムはソートできます。
4	[有効]	[JNDI 名] カラムに一覧表示されている各 JDBC リソースにチェックボックスを表示します。JDBC リソースが少なくとも 1 つの対象上で有効になっている場合、対応するチェックボックスは選択されています。JDBC リソースがどの対象上でも無効になっている場合、対応するチェックボックスはクリアされています。JDBC リソースを有効にするには、有効にしたい JDBC リソースの [有効] カラムのチェックボックスを選択して、[JDBC リソースの有効化] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。JDBC リソースを無効にするには、無効にしたい JDBC リソースの [有効] カラムのチェックボックスからチェックを外し、[JDBC リソースの無効化] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。このカラムはソートできます。

JDBC 接続プールの [JDBC リソース] タブには、次のアクションアイテムが表示されます。

[一括有効化] ボタン

[JNDI 名] に一覧表示されているすべての JDBC リソースを有効にするには、[一括有効化] ボタンをクリックして [JDBC リソースの有効化] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[一括無効化] ボタン

[JNDI 名] に一覧表示されているすべての JDBC リソースを無効にするには、[一括無効化] ボタンをクリックして [JDBC リソースの無効化] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[接続確認] ボタン

JDBC 接続プールで実行した接続テストが成功したかどうかを確認するには、[接続確認] ボタンをクリックして [接続テスト] ダイアログボックスを表示します。


関連項目

- [5.25 JDBC リソースのターゲットタブ](#)

5.32 全構成ペイン

[全構成] ペインで、構成の一覧、および各構成に関連するサーバの数を表示します。

ペインコンポーネント



ペイン項目一覧

[全構成] ペインには、次の項目が表示されます。

全構成数

() 内に利用できる構成の総数を表示します。

[全構成] ペインには、次のすべての構成に関する情報が一覧で表示されます。

項番	表示項目	説明
1	[名前]	構成名をリンクとして表示します。このリンクをクリックすると、対応する [Java EE 設定] ペインに遷移します。このカラムはデフォルトでは昇順でソートされています。
2	[サーバ数]	[名前] カラムに一覧表示されている構成ファイルを使用する対象サーバの総数を表示します。このカラムはソートできます。


関連項目

- 5.33 Java EE 設定ペイン

5.33 Java EE 設定ペイン

[Java EE 設定] ペインで、Java EE の構成の [HTTP サービス] ペイン、[Java VM 設定] ペイン、[スレッドプール] ペイン、および [トランザクションサービス] ペインを表示します。

ペインコンポーネント



ペイン項目一覧

[Java EE 設定] ペインには、次の項目が表示されます。

タイトル

Java EE の構成名を表示します。

[Java EE 設定] ペインには、次の Java EE の構成が順に表示されます。

[HTTP サービス]

Java EE の構成に含まれる HTTP サービスの [HTTP サービス] ペインへ遷移するためのリンクを表示します。

[Java VM 設定]

Java EE の構成の [Java VM 設定] ペインへ遷移するためのリンクを表示します。

[スレッドプール]

Java EE の構成のスレッドプールの [基本情報] ペインへ遷移するためのリンクを表示します。

[トランザクションサービス]

Java EE の構成の [トランザクションサービス] ペインへ遷移するためのリンクを表示します。

関連項目

- [5.34 HTTP サービスペイン](#)
- [5.50 Java VM 設定ペイン](#)
- [5.47 スレッドプールペイン](#)
- [5.51 トランザクションサービスペイン](#)

5.34 HTTP サービスペイン

[HTTP サービス] ペインで、[HTTP リスナー] ペインに遷移するためのリンクを表示します。

ペインコンポーネント

[HTTPリスナー]



ペイン項目一覧

[HTTP サービス] ペインには、次の項目が表示されます。

[HTTP リスナー]

Java EE の構成に含まれる HTTP サービスの [HTTP リスナー] ペインへ遷移するためのリンクを表示します。

関連項目

- [5.35 HTTP リスナーペイン](#)
-

5.35 HTTP リスナーペイン

[HTTP リスナー] ペインで、Java EE の構成に含まれる HTTP サービスで使用できる HTTP リスナーの一覧を表示します。また、特定の HTTP リスナーの構成を参照できます。

ペインコンポーネント

HTTPリスナー数

[名前] カラム	[ポート番号] カラム	[ステータス] カラム
admin-listener	\$(ASADMIN_LISTENER_PORT)	有効
http-listener-1	\$(HTTP_LISTENER_PORT)	有効
http-listener-2	\$(HTTP_SSL_LISTENER_PORT)	有効

ペイン項目一覧

[HTTP リスナー] ペインには、次の項目が表示されます。

HTTP リスナー数

() 内に HTTP リスナーの総数を表示します。

[HTTP リスナー] ペインには、次の HTTP リスナーに関する情報が一覧で表示されます。

項番	表示項目	説明
1	[名前]	HTTP リスナー名をリンクとして表示します。このリンクをクリックすると、対応する HTTP リスナーの [基本情報] タブに遷移します。このカラムはデフォルトでは昇順でソートされています。
2	[ポート番号]	HTTP リスナーのポート番号、または「\${任意の文字列}」形式のトークン文字列を持つ式を表示します。この形式で指定するとポート番号が解決されます。式の値については、Java EE の構成に対応する Java EE サーバの [Java EE サー

項番	表示項目	説明
		バのプロパティ] タブまたは [クラスタの Java EE サーバのプロパティ] タブを参照してください。このカラムはソートできます。
3	[ステータス]	[名前] カラムに一覧表示されている HTTP リスナーのステータスを表示します。ステータスは、「有効」または「無効」のどちらかになります。このカラムはソートできます。

関連項目

- [5.36 HTTP リスナーの基本情報タブ](#)
 - [5.7 Java EE サーバのプロパティタブ](#)
 - [5.41 クラスタの Java EE サーバのプロパティタブ](#)
-

5.36 HTTP リスナーの基本情報タブ

HTTP リスナーの [基本情報] タブで、ポート番号、ステータス、セキュリティ機能のステータス、およびスレッドプール ID などの HTTP リスナーの基本情報を表示します。また、HTTP リスナーのポート番号およびスレッドプール ID を編集できます。

タブコンポーネント

[ポート番号] テキストボックス

名前	http-listener-1
ポート番号	<input type="text" value="\${HTTP_LISTENER_PORT}"/>
ステータス	有効
セキュリティ機能	無効
スレッドプール ID	<input type="text" value="http-thread-pool"/>

(*) 必須項目

[適用] ボタン

[スレッドプールID] リストボックス

[セキュリティ機能]

[ステータス]

タブ項目一覧

HTTP リスナーの [基本情報] タブには、次の項目が表示されます。

タイトル

HTTP リスナーの名前を表示します。

HTTP リスナーの [基本情報] タブには、次の基本情報が順に表示されます。

[名前]

HTTP リスナーの名前を表示します。

[ポート番号] テキストボックス

HTTP リスナーのポート番号、または「 $\{任意の文字列\}$ 」形式のトークン文字列を持つ式を指定します。この形式で指定するとポート番号が解決されます。トークン文字列が Java EE サーバのプロパティ画面で定義されていない場合、システムのデフォルト値が指定されます。デフォルトでは、このテキストボックスは HTTP リスナーに指定済みのポート番号を表示しています。式の値については、Java EE の構成に対応する Java EE サーバの [Java EE サーバのプロパティ] タブまたは [クラスタの Java EE サーバのプロパティ] タブを参照してください。この項目は必須項目です。

[ステータス]

HTTP リスナーのステータスを表示します。ステータスは、「有効」または「無効」のどちらかになります。

[セキュリティ機能]

HTTP リスナーのセキュリティ機能のステータスを表示します。セキュリティ機能のステータスは、「有効」または「無効」のどちらかになります。セキュリティ機能のステータスが「有効」の場合、HTTP リスナーは SSL を実行します。

[スレッドプール ID] リストボックス

HTTP リスナーのスレッドプール ID を指定します。デフォルトでは、このリストボックスには HTTP リスナーに指定済みのスレッドプール ID が表示されています。

HTTP リスナーの [基本情報] タブには、次のアクションアイテムが表示されます。

[適用] ボタン

HTTP リスナーへの変更を適用するには、[適用] ボタンをクリックして [変更の適用] ダイアログボックスを表示します。このダイアログボックスでは、[ポート番号] テキストボックスに指定したポート番号を、HTTP リスナーに適用するべきかどうかを確認できます。すべての必須項目を指定すると、このボタンは有効になります。


関連項目

- 5.7 Java EE サーバのプロパティタブ
 - 5.41 クラスタの Java EE サーバのプロパティタブ
-

5.37 HTTP リスナーのサーバタブ

HTTP リスナーの [サーバ] タブで、HTTP リスナーを使用するサーバの一覧を表示します。また、対象サーバのノード、アプリケーション数、および各対象サーバで使用できるリソース数などの情報を参照できます。

タブコンポーネント



タブ項目一覧

HTTP リスナーの [サーバ] タブには、次の項目が表示されます。

タイトル

HTTP リスナーの名前を表示します。

サーバ数

() 内に HTTP リスナーに関連するサーバの総数を表示します。

HTTP リスナーの [サーバ] タブには、次の HTTP リスナーのサーバの情報が一覧で表示されます。

項番	表示項目	説明
1	[名前]	HTTP リスナーに関連づけられている対象サーバの一覧をリンクとして表示します。HTTP リスナーの対象サーバは、ドメイン管理サーバ、クラスタ構成の Java EE サーバ、および Java EE サーバになります。このリンクをクリックすると、対応する対象サーバの基本情報が開きます。このカラムはデフォルトでは昇順でソートされています。
2	[アプリ数]	[名前] カラムに一覧表示されている対象サーバにデプロイされたアプリケーションの総数を表示します。このカラムはソートできます。

項番	表示項目	説明
3	[リソース数]	[名前] カラムに一覧表示されている対象サーバに関連づけられている JDBC リソースの総数を表示します。このカラムはソートできます。
4	[ノード]	[名前] カラムに一覧表示されている対象サーバのノード名をリンクとして表示します。このリンクをクリックすると、ノードの [基本情報] ペインに遷移し、対応するノードの基本情報が表示されます。このカラムはソートできます。

関連項目

- [5.13 ノードの基本情報ペイン](#)
-

5.38 関連ペイン

[関連] ペインで、サーバ間で有効な関連を一覧表示します。また、サーバ間に新規の関連を作成したり、関連を削除したりします。

ペインコンポーネント

関連数



ペイン項目一覧

[関連] ペインには、次の項目が表示されます。

関連数

() 内に有効な関連の総数を表示します。

[関連] ペインには、次のすべての関連に関する情報が一覧で表示されます。

項番	表示項目	説明
1	[関連セレクト]	[名前] カラムに一覧表示されている各関連を選択するためのチェックボックスが表示されます。[関連セレクト] カラムのヘッダチェックボックスが選択、またはクリアされた場合、一覧表示された関連のすべてのチェックボックスも選択、またはクリアされます。
2	[名前]	関連名を表示します。このカラムはデフォルトでは昇順でソートされています。
3	[種別]	[名前] カラムに一覧表示されているすべての関連に、関連の種別を表示します。使用できる種別は次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none">パフォーマンスストレサリバースプロキシ このカラムはソートできます。

項番	表示項目	説明
4	[対象サーバ]	[名前] カラムに一覧表示されている関連の対象サーバ名を表示します。
5	[関連サーバ/クラスタ]	[名前] カラムに一覧表示されている関連の関連するサーバまたはクラスタ名を表示します。

[関連] ペインには、次のアクションアイテムが表示されます。

[新規作成] ボタン

サーバ間にリダイレクタの関連（リバースプロキシ）またはパフォーマンスストレサの関連を作成するには、[新規作成] ボタンをクリックして [関連の追加] ダイアログボックスを表示します。必要事項を入力したら、[OK] ボタンをクリックします。

[削除] ボタン

関連を削除するには、[削除] ボタンをクリックして [関連の削除] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。このボタンを有効にするには、少なくとも1つの [関連セクタ] カラムのチェックボックスを選択します。


関連項目

- [5.39 関連の追加ダイアログボックス](#)
-

5.39 関連の追加ダイアログボックス

[関連の追加] ダイアログボックスで、パフォーマンストレーサの関連またはリダイレクタの関連（リバースプロキシ）を新規に作成します。

パフォーマンストレーサの関連用ダイアログボックスコンポーネント



パフォーマンストレーサの関連用ダイアログボックス項目一覧

[関連の追加] ダイアログボックスには次の項目が順に表示されます。

[名前] テキストボックス

作成する関連名を指定します。この項目は必須項目です。

[対象サーバ] リストボックス

使用できるクラスタの Java EE サーバまたは Java EE サーバ、および Web サーバの一覧から、関連を作成するサーバを選択します。この項目は必須項目です。

[種別] リストボックス

作成する関連の種別を指定します。使用できる関連の種別は次のとおりです。この項目は必須項目です。

- [prf-relation]：パフォーマンストレーサの関連を作成します。
- [redirect]：リダイレクタの関連を作成します。

[関連サーバ/クラスタ] リストボックス

[関連サーバ/クラスタ] リストボックスから任意のサーバを選択できます。[種別] リストボックスで選択した関連の種別によって、[関連サーバ/クラスタ] リストボックスには、クラスタの Java EE サーバまたは Java EE サーバ、またはパフォーマンストレーサが表示されます。選択したサーバと [対象サーバ] リストボックスで選択したサーバに対して関連が作成されます。パフォーマンストレーサと [対象サーバ] リストボックスで選択したサーバが同一ノードではない場合、関連は作成されません。この項目は必須項目です。

[関連の追加] ダイアログボックスには次のアクションアイテムが表示されます。


[OK] ボタン

指定した内容で新規の関連を作成するには、[OK] ボタンをクリックします。このボタンは、すべての必須項目が指定されると有効になります。

[キャンセル] ボタン

関連を作成しないで、[関連の追加] ダイアログボックスを閉じるには、[キャンセル] ボタンをクリックします。

リダイレクタの関連用ダイアログボックスコンポーネント



リダイレクタの関連用ダイアログボックス項目一覧

[関連の追加] ダイアログボックスには次の項目が順に表示されます。

[名前] テキストボックス

作成する関連名を指定します。この項目は必須項目です。

[対象サーバ] リストボックス

Web サーバの一覧から、関連を作成するサーバを選択します。この項目は必須項目です。

[種別] リストボックス

作成する関連の種別を指定します。使用できる関連の種別は次のとおりです。この項目は必須項目です。

- [redirect]：リダイレクタの関連を作成します。

[プロパティ] テキストボックス

「キー=値」の形式で、プロキシプロパティを指定します。複数指定する場合は、プロパティをコロン(:)で区切って指定してください。デフォルト値を次に示します。

- デフォルト値：path=/:network-listener=http-listener-1;proxy-pass-option='timeout=30'

値に指定する内容が「キー=値」の場合、シングルクォーテーション(')で囲んで指定してください。プロパティを削除した場合は、デフォルト値が適用されます。

[関連サーバ/クラスタ] リストボックス

[種別] リストボックスで選択された関連に応じて、利用できるすべてのクラスタの Java EE サーバまたは Java EE サーバが表示されます。この項目は必須項目です。

[関連の追加] ダイアログボックスには次のアクションアイテムが表示されます。

[OK] ボタン

指定した内容で新規の関連を作成するには、[OK] ボタンをクリックします。このボタンは、すべての必須項目が指定されると有効になります。


[キャンセル] ボタン

関連を作成しないで、[関連の追加] ダイアログボックスを閉じるには、[キャンセル] ボタンをクリックします。

5.40 クラスタの Java EE サーバの基本情報タブ（構成管理タブ）

クラスタの Java EE サーバの [基本情報] タブで、名前、種別、ノード、構成、およびクラスタ構成の Java EE サーバのクラスタ名などの基本情報を表示します。また、クラスタ構成の Java EE サーバを起動、停止、または再起動できます。

タブコンポーネント



タブ項目一覧

クラスタの Java EE サーバの [基本情報] タブには、次の項目が表示されます。

タイトル

クラスタ構成の Java EE サーバ名、サーバのステータスを示すアイコン、およびサーバのステータスを表示します。クラスタ構成の Java EE サーバは次のどれかのステータスにあります。

- 稼働
- 停止
- 再起動が必要

クラスタの Java EE サーバの [基本情報] タブには、次の基本情報が順番に表示されます。

[名前]

クラスタ構成の Java EE サーバ名を表示します。

[種別]

クラスタ構成の Java EE サーバの種別（このタブでは Java EE サーバ）を表示します。

[ノード]

Java EE サーバに関連づけられているノード名をリンクとして表示します。このリンクをクリックすると、[構成管理] タブのノードの [基本情報] ペインに遷移し、対応するノードの基本情報が表示されます。

[構成]

Java EE サーバに関連づけられている Java EE の構成名をリンクとして表示します。このリンクをクリックすると、対応する [構成管理] タブの [Java EE 設定] ペインに遷移します。

[HTTP ポート番号]

クラスタ構成の Java EE サーバの HTTP ポートをリンクとして表示します。解決できない HTTP ポートは NaN と表示されます。このリンクをクリックすると、[構成管理] タブの HTTP リスナーの [基本情報] タブに遷移し、ポートに関連づけられている HTTP リスナーの基本情報が表示されます。HTTP ポート番号に関連づけられている HTTP リスナー名をツールチップとして表示するには、マウスポインターを HTTP ポート番号の上に移動します。

[クラスタ]

関連づけられているクラスタ名をリンクとして表示します。このリンクをクリックすると、[運用] タブのクラスタの [基本情報] タブに遷移し、対応するクラスタの基本情報が表示されます。

クラスタの Java EE サーバの [基本情報] タブには、次のアクションアイテムが表示されます。

[起動] ボタン

クラスタ構成の Java EE サーバを起動するには、[起動] ボタンをクリックして [サーバの起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[停止] ボタン

クラスタ構成の Java EE サーバを停止するには、[停止] ボタンをクリックして [サーバの停止] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[再起動] ボタン

クラスタ構成の Java EE サーバを再起動するには、[再起動] ボタンをクリックして [サーバの再起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。


関連項目

- 5.13 ノードの基本情報ペイン
 - 5.33 Java EE 設定ペイン
 - 5.36 HTTP リスナーの基本情報タブ
 - 4.1 運用タブ
 - 4.27 クラスタの基本情報タブ (運用タブ)
-

5.41 クラスタの Java EE サーバのプロパティタブ

クラスタの Java EE サーバの [プロパティ] タブで、プロパティを一覧表示します。プロパティを新規に追加したり、既存プロパティや新規プロパティの値を編集したり、クラスタ構成の Java EE サーバのプロパティを削除したりします。また、クラスタ構成の Java EE サーバを起動、停止、または再起動できます。

タブコンポーネント



タブ項目一覧

クラスタの Java EE サーバの [プロパティ] タブには、次の項目が表示されます。

タイトル

クラスタ構成の Java EE サーバ名、サーバのステータスを示すアイコン、およびサーバのステータスを表示します。クラスタ構成の Java EE サーバは次のどれかのステータスにあります。

- 稼働
- 停止
- 再起動が必要

プロパティ数

() 内にクラスタ構成の Java EE サーバのプロパティの総数を表示します。

クラスタの Java EE サーバの [プロパティ] タブには、次のクラスタの Java EE サーバのプロパティに関する情報が一覧で表示されます。

項番	表示項目	説明
1	[プロパティセクタ]	[変数名] カラムに一覧表示されているプロパティを選択するためのチェックボックスが表示されます。[プロパティセクタ] カラムのヘッダチェックボックスが選択、またはクリアされた場合、[プロパティセクタ] カラムのすべてのチェックボックスも選択、またはクリアされます。

項番	表示項目	説明
2	[変数名]	プロパティの変数名を表示します。既存の変数名は編集できませんが、[追加] ボタンを使用して追加した新規プロパティは編集できます。このカラムはデフォルトでは昇順でソートされています。
3	[システム値]	[変数名] カラムに一覧表示されている既存プロパティに指定済みの値を表示します。このカラムは編集できません。プロパティ名およびプロパティ値の参考情報として参照してください。
4	[現在の値]	[変数名] カラムに一覧表示されている既存のプロパティに対する、[システム値] カラムの現在の値およびテキスト「(Default)」が表示されます。[変数名] カラムに新規追加のプロパティが表示されている場合、このカラムにはテキスト「新しい値」が表示されます。このカラムのテキストを編集して、[システム値] カラムのプロパティ値を変更できます。 既存のプロパティを編集したあと、編集したテキストからフォーカスを移動させると、行全体が黄緑色にハイライトされ、編集した各プロパティの行に [元に戻す] ボタンが表示されます。また、編集した行はイタリックで表示されます。

クラスタの Java EE サーバの [プロパティ] タブには、次のアクションアイテムが表示されます。

[起動] ボタン

クラスタ構成の Java EE サーバを起動するには、[起動] ボタンをクリックして [サーバの起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[停止] ボタン

クラスタ構成の Java EE サーバを停止するには、[停止] ボタンをクリックして [サーバの停止] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[再起動] ボタン

クラスタ構成の Java EE サーバを再起動するには、[再起動] ボタンをクリックして [サーバの再起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[追加] ボタン

新規プロパティをデフォルト値で作成するには、[追加] ボタンをクリックします。[変数名] カラム、[システム値] カラム、および [現在の値] カラムに適用されるデフォルト値は、それぞれ「NEW_PROPERTY」、「-」、および「新しい値」です。新規に追加された行はピンク色にハイライトされ、[変数名] カラム、および [現在の値] カラムの文字列に下線が表示されます。

[削除] ボタン

既存プロパティ（新規に追加したプロパティを含む）を削除するには、プロパティを選択して [削除] ボタンをクリックします。プロパティの文字列には取り消し線が引かれ、プロパティ行には [元に戻す] ボタンが表示されます。削除した行は、紫色にハイライトされます。このボタンはデフォルトでは無効になっています。このボタンを有効にするには、少なくとも 1 つのプロパティの [プロパティセレクト] カラムのチェックボックスを選択します。

[適用] ボタン

クラスタ構成の Java EE サーバに変更を適用するには、[適用] ボタンをクリックして [変更の適用] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。[変数名] カラムを指定していないものがある場合、このボタンは無効になっています。

[元に戻す] ボタン

クラスタ構成の Java EE プロパティの変更（編集または削除）を元に戻すには、[元に戻す] ボタンをクリックします。このボタンは次の場合に表示されます。

- 既存プロパティが削除された場合
- 既存プロパティが編集された場合

注意事項


クラスタの Java EE サーバの [プロパティ] タブを操作する場合の注意事項について説明します。

- 編集可能なデータグリッドと同じ列にある個別のセルには、フォーカスを移動できません。

5.42 全クラスタペイン (構成管理タブ)

[全クラスタ] ペインで、各クラスタで使用できるサーバ数、およびクラスタの構成を表示します。また、新規クラスタを作成したり、既存クラスタを削除したりできます。

ペインコンポーネント



ペイン項目一覧

[全クラスタ] ペインには、次の項目が表示されます。

全クラスタ数

() 内に利用できるクラスタの総数を表示します。

[全クラスタ] ペインには、次の各クラスタの情報が一覧で表示されます。

項番	表示項目	説明
1	[サーバセレクト]	[名前] カラムに一覧表示されているクラスタを選択するためのチェックボックスが表示されます。[サーバセレクト] カラムのヘッダチェックボックスが選択、またはクリアされた場合、[サーバセレクト] カラムのすべてのチェックボックスも選択、またはクリアされます。
2	[名前]	クラスタ名をリンクとして表示します。このリンクをクリックすると、[運用] タブのクラスタの [基本情報] タブに遷移し、対応するクラスタの基本情報が表示されます。このカラムはデフォルトでは昇順でソートされています。
3	[構成]	[名前] カラムに一覧表示されているクラスタの構成名をリンクとして表示します。このリンクをクリックすると、対応する [Java EE 設定] ペインに遷移します。このカラムはソートできます。

項番	表示項目	説明
4	[サーバ数]	クラスタ内で使用できる Java EE サーバの総数を表示します。このカラムはソートできます。

[全クラスタ] ペインには、次のアクションアイテムが表示されます。

[新規作成] ボタン

新規クラスタを作成するには、[新規作成] ボタンをクリックして、[新規クラスタの作成] ダイアログボックスを表示します。必要事項を入力したら、[OK] をクリックします。

[削除] ボタン

選択しているクラスタを削除するには、[削除] ボタンをクリックして [クラスタの削除] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。このボタンはデフォルトでは無効になっています。[削除] ボタンを有効にするには、少なくとも1つのクラスタの [サーバセレクト] カラムのチェックボックスを選択します。

関連項目

- 5.33 Java EE 設定ペイン
 - 5.43 クラスタの新規作成ダイアログボックス
-

5.43 クラスタの新規作成ダイアログボックス

[クラスタの新規作成] ダイアログボックスで、クラスタを作成します。また、Web サーバへのリダイレクタの関連（リバースプロキシ）をオプションで作成できます。

ダイアログボックスコンポーネント

[名前] テキストボックス

[関連サーバ] リストボックス

クラスタの新規作成

名前: *

関連サーバ: *選択してください*

(*) 必須項目

ヘルプ OK キャンセル

[OK] ボタン

[キャンセル] ボタン

ダイアログボックス項目一覧

[クラスタの新規作成] ダイアログボックスには次の項目が順に表示されます。

[名前] テキストボックス

作成するクラスタ名を指定します。この項目は必須項目です。

[関連サーバ] リストボックス

クラスタのリダイレクタの関連を作成するために、リストボックスから Web サーバを選択します。デフォルトでは、このリストボックスでは「*選択してください*」が選択されています。

[クラスタの新規作成] ダイアログボックスには次のアクションアイテムが表示されます。

[OK] ボタン

Web サーバとリダイレクタの関連を持ち、[名前] テキストボックスに指定した名前を持つ新規のクラスタを作成するには、[OK] ボタンをクリックします。このボタンは、すべての必須項目が指定されたときだけ有効になります。


[キャンセル] ボタン

新規のクラスタを作成しないで、[クラスタの新規作成] ダイアログボックスを閉じるには、[キャンセル] ボタンをクリックします。

5.44 クラスタの基本情報タブ（構成管理タブ）

クラスタの [基本情報] タブで、クラスタの名前や構成などの基本情報を表示します。また、クラスタを起動、停止、または再起動できます。

タブコンポーネント



タブ項目一覧

クラスタの [基本情報] タブには、次の項目が表示されます。

タイトル

クラスタの名前、サーバのステータスを示すアイコン、およびサーバのステータスを表示します。クラスタは次のどれかのステータスにあります。

- 稼働
- 停止
- 一部稼働中

クラスタの [基本情報] タブには、次の基本情報が順に表示されます。

名前

クラスタの名前を表示します。

[構成]

クラスタに関連づけられている構成名をリンクとして表示します。このリンクをクリックすると、[Java EE 設定] ペインに遷移し、対応するクラスタの構成が表示されます。

クラスタの [基本情報] タブには、次のアクションアイテムが表示されます。

[クラスタの起動] ボタン

クラスタを起動するには、[クラスタの起動] ボタンをクリックして [クラスタの起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[クラスタの停止] ボタン

クラスタを停止するには、[クラスタの停止] ボタンをクリックして [クラスタの停止] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[クラスタの再起動] ボタン

クラスタを再起動するには、[クラスタの再起動] ボタンをクリックして [クラスタの再起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。


関連項目

- [5.33 Java EE 設定ペイン](#)
-

5.45 クラスタのサーバタブ (構成管理タブ)

クラスタの [サーバ] タブで、クラスタとそのノードに関連づけられている Java EE サーバの情報を表示します。クラスタで、新規 Java EE サーバの作成および既存の Java EE サーバの削除を実行できます。また、クラスタを起動、停止、または再起動できます。

タブコンポーネント



タブ項目一覧

クラスタの [サーバ] タブには、次の項目が表示されます。

タイトル

クラスタの名前、サーバのステータスを示すアイコン、およびサーバのステータスを表示します。クラスタは次のどれかのステータスにあります。

- 稼働
- 停止
- 一部稼働中

サーバ数

() 内にクラスタ構成の Java EE サーバの総数を表示します。

クラスタの [サーバ] タブには、次のクラスタのサーバに関する情報が一覧で表示されます。

項番	表示項目	説明
1	[サーバセレクト]	[名前] カラムに一覧表示されているクラスタ構成の各 Java EE サーバを選択するためのチェックボックスが表示されます。[サーバセレクト] カラムのヘッダチェックボックスが選択、またはクリアされた場合、[サーバセレクト] カラムのすべてのチェックボックスも選択、またはクリアされます。
2	[名前]	クラスタ構成の Java EE サーバの名前をリンクとして表示します。このリンクをクリックすると、クラスタ構成の Java EE サーバの [基本情報] タブに遷移し、対応する Java EE サーバの基本情報を表示します。このカラムはデフォルトでは昇順でソートされています。
3	[ノード]	[名前] カラムに一覧表示されている、クラスタ構成の Java EE サーバのノード名をリンクとして表示します。このリンクをクリックすると、ノードの [基本情報] ペインに遷移し、対応するノードの基本情報を表示します。このカラムはソートできます。

クラスタの [サーバ] タブには、次のアクションアイテムが表示されます。

[新規作成] ボタン

クラスタに関連する新規の Java EE サーバを作成するには、[新規作成] ボタンをクリックして [サーバの新規作成] ダイアログボックスを表示します。必要事項を入力したら、[OK] ボタンをクリックします。

[削除] ボタン

クラスタ構成の Java EE サーバを削除するには、[削除] ボタンをクリックして [サーバの削除] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。このボタンは、デフォルトでは無効になっています。削除ボタンを有効にするには、クラスタ構成の Java EE サーバの [サーバセレクト] カラムを選択します。

[クラスタの起動] ボタン

クラスタを起動するには、[クラスタの起動] ボタンをクリックして [クラスタの起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[クラスタの停止] ボタン

クラスタを停止するには、[クラスタの停止] ボタンをクリックして [クラスタの停止] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[クラスタの再起動] ボタン

クラスタを再起動するには、[クラスタの再起動] ボタンをクリックして [クラスタの再起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。


関連項目

- [5.6 Java EE サーバの基本情報タブ \(構成管理タブ\)](#)
 - [5.46 サーバの新規作成ダイアログボックス \(クラスタのサーバタブ\)](#)
-

5.46 サーバの新規作成ダイアログボックス（クラスタのサーバタブ）

[サーバの新規作成] ダイアログボックスで、クラスタ構成の Java EE サーバを作成します。また、作成時には、パフォーマンストレーサの関連をオプションで選択できます。

ダイアログボックスコンポーネント



ダイアログボックス項目一覧

[サーバの新規作成] ダイアログボックスには次の基本情報が順に表示されます。

[名前] テキストボックス

クラスタに作成する Java EE サーバの名前を指定します。この項目は必須項目です。

[ノード] リストボックス

Java EE サーバを作成するノードを選択します。デフォルトでは、このリストボックスに、リストの先頭にあるノードが表示されます。

[パフォーマンストレーサ] リストボックス

パフォーマンストレーサの関連を作成するには、利用できるパフォーマンストレーサの一覧からパフォーマンストレーサを選択します。Java EE サーバにパフォーマンストレーサの関連を指定する必要がない場合は、リストボックスから「*使用しない*」を選択します。デフォルトでは、このリストボックスでは「*使用しない*」が選択されています。

[サーバの新規作成] ダイアログボックスには次のアクションアイテムが表示されます。

[OK] ボタン

新規の Java EE サーバを作成するには、[OK] ボタンをクリックします。[パフォーマンストレーサ] リストボックスでパフォーマンストレーサが選択されている場合には、パフォーマンストレーサの関連を持つクラスタ構成の Java EE サーバが作成されます。すべての必須項目が指定されると、このボタンが有効になります。

[キャンセル] ボタン

クラスタに Java EE サーバを作成しないで [サーバの新規作成] ダイアログボックスを閉じるには、[キャンセル] ボタンをクリックします。

5.47 スレッドプールペイン

[スレッドプール] ペインで、Java EE の構成で利用できるスレッドプールを一覧表示します。また、新規のスレッドプールの作成や、既存のスレッドプールの削除も行えます。

ペインコンポーネント



ペイン項目一覧

[スレッドプール] ペインには、次の項目が表示されます。

スレッドプール数

() 内に利用できるスレッドプールの総数を表示します。

[スレッドプール] ペインには、次のスレッドプールに関する情報が一覧で表示されます。

項番	表示項目	説明
1	[スレッドプールセレクトタ]	[スレッドプール ID] カラムに一覧表示されている各スレッドプールを選択するためのチェックボックスが表示されます。[スレッドプールセレクトタ] カラムのヘッダチェックボックスが選択、またはクリアされた場合、一覧表示されたスレッドプールのすべてのチェックボックスも選択、またはクリアされます。
2	[スレッドプール ID]	スレッドプールの ID をリンクとして表示します。このリンクをクリックすると、スレッドプールの [基本情報] ペインに遷移し、対応するスレッドプールの

項番	表示項目	説明
		基本情報が表示されます。このカラムはデフォルトでは昇順でソートされています。
3	[最小スレッドプールサイズ]	プールに格納できるスレッドの最小数を表示します。このカラムはソートできません。
4	[最大スレッドプールサイズ]	プールに格納できるスレッドの最大数を表示します。このカラムはソートできません。
5	[最大キューサイズ]	ネットワークのリスナーがメッセージ処理のためにスレッドを利用できるようになるまで、キューに格納できるメッセージの最大数を表示します。このカラムはソートできます。
6	[アイドルスレッドタイムアウト]	アイドルスレッドがプールから除去されるまでの経過時間を表示します。この表示項目の単位は、秒です。このカラムはソートできます。

[スレッドプール] ペインには、次のアクションアイテムが表示されます。

[新規作成] ボタン

新規のスレッドプールを作成するには、[新規作成] ボタンをクリックして [スレッドプールの新規作成] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[削除] ボタン

選択しているスレッドプールを削除するには、[削除] ボタンをクリックして [スレッドプールの削除] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。このボタンは、デフォルトでは無効になっています。このボタンを有効にするには、[スレッドプールセレクタ] チェックボックスで少なくとも 1 つのスレッドプール ID を選択します。

関連項目

- 5.48 スレッドプールの基本情報ペイン
 - 5.49 スレッドプールの新規作成ダイアログボックス
-

5.48 スレッドプールの基本情報ペイン

スレッドプールの [基本情報] ペインでは、スレッドプールについて、スレッドプールのクラス名、スレッドプールの最小サイズ、スレッドプールの最大サイズ、キューの最大サイズ、アイドルスレッドタイムアウトなどのスレッドプールの情報を参照および編集できます。

ペインコンポーネント

[クラス名] テキストボックス

スレッドプール ID

タイトル

基本情報	
スレッドプール ID	thread-pool-1
クラス名	org.glassfish.grizzly.threadpool.GrizzlyExecutor
最小スレッドプールサイズ	5 [スレッド]
最大スレッドプールサイズ	200 [スレッド]
最大キューサイズ	4096 [メッセージ数]
アイドルスレッドタイムアウト	900 [秒]

[アイドルスレッドタイムアウト] スピンボックス

[適用] ボタン

[最大キューサイズ] スピンボックス

[最大スレッドプールサイズ] スピンボックス

[最小スレッドプールサイズ] スピンボックス

ペイン項目一覧

スレッドプールの [基本情報] ペインには、次の項目が表示されます。

タイトル

スレッドプールの ID を表示します。

スレッドプールの [基本情報] ペインには、次の基本情報が順に表示されます。

スレッドプール ID

スレッドプールの ID を表示します。

[クラス] テキストボックス

スレッドプールのクラス名を指定します。デフォルトでは、このテキストボックスにはスレッドプールに指定済みのクラス名が表示されています。クラス名が指定されていない場合は、このテキストボックスには何も表示されません。

[最小スレッドプールサイズ] スピンボックス

プールに格納できるスレッドの最小数を指定します。デフォルトでは、このスピンボックスにはスレッドプールに指定済みの値が表示されています。最小値および最大値をそれぞれ示します。

- 最小値：1
- 最大値：2147483647

[最大スレッドプールサイズ] スピンボックス

プールに格納できるスレッドの最大数を指定します。デフォルトでは、このスピンボックスにはスレッドプールに指定済みの値が表示されています。この表示項目の最小値および最大値をそれぞれ示します。

- 最小値：1
- 最大値：2147483647

[最大キューサイズ] スピンボックス

ネットワークリスナーがメッセージ処理のためにスレッドを利用できるようになるまで、キューに格納できるメッセージの最大数を指定します。デフォルトでは、このスピンボックスにはスレッドプールに指定済みの値が表示されています。-1 を指定すると、無制限になります。また、この値が小さい場合スローダウンする可能性があるため、Administration Console で [適用] ボタンが非活性になります。

[アイドルスレッドタイムアウト] スピンボックス

アイドルスレッドがプールから除去されるまでの経過時間を指定します。この表示項目の単位は秒です。デフォルトでは、このスピンボックスにはスレッドプールに指定済みの値が表示されています。最小値および最大値をそれぞれ示します。

- 最小値：1
- 最大値：2147483647

スレッドプールの [基本情報] ペインには、次のアクションアイテムが表示されます。


[適用] ボタン

スレッドプール ID に表示されているスレッドプールについて、クラス、最小スレッドプールサイズ、最大スレッドプールサイズ、最大キューサイズ、およびアイドルスレッドタイムアウトの値を確定して適用するには、[適用] ボタンをクリックして [変更の適用] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。なお、スレッドプールの変更を有効にするには、ドメイン管理サーバを再起動してください。

5.49 スレッドプールの新規作成ダイアログボックス

[スレッドプールの新規作成] ダイアログボックスで、スレッドプールを新規作成します。

ダイアログボックスコンポーネント



ダイアログボックス項目一覧

[スレッドプールの新規作成] ダイアログボックスには次の項目が順に表示されます。

[スレッドプール ID] テキストボックス

作成するスレッドプールの ID を指定します。この項目は必須項目です。

[最小スレッドプールサイズ] スピンボックス

プールの最小スレッド数を指定します。この表示項目の単位はスレッド数です。最小値、最大値、およびデフォルト値をそれぞれ示します。

- 最小値：1
- 最大値：2147483647
- デフォルト値：5

[最大スレッドプールサイズ] スピンボックス

プールが保持できるスレッドの最大数を指定します。この表示項目の単位はスレッド数です。表示アイテムの最小値、最大値、およびデフォルト値をそれぞれ示します。

- 最小値：1
- 最大値：2147483647
- デフォルト値：5

[最大キューサイズ] スピンボックス

スレッドがネットワークリスナーのメッセージを処理できるまでキューに入れることができるメッセージ数を指定します。この表示項目の単位はスレッド数です。-1 を指定すると、無制限になります。また、この値が小さい場合スローダウンする可能性があるため、Administration Console で [OK] ボタンが非活性になります。デフォルト値を示します。

- デフォルト値：4096

[アイドルスレッドタイムアウト] スピンボックス

アイドルスレッドがプールから削除されるまでの時間を指定します。この表示項目の単位は秒です。最小値、最大値、およびデフォルト値をそれぞれ示します。

- 最小値：1
- 最大値：2147483647
- デフォルト値：900

[スレッドプールの新規作成] ダイアログボックスには次のアクションアイテムが表示されます。

[OK] ボタン

[スレッドプール ID]、[最小スレッドプールサイズ]、[最大スレッドプールサイズ]、[最大キューサイズ]、および [アイドルスレッドタイムアウト] の各スピンボックスで設定した値でスレッドプールを新規作成するには、[OK] ボタンをクリックします。すべての必須項目が指定されると有効になります。


[キャンセル] ボタン

スレッドプールを作成しないで [スレッドプールの新規作成] ダイアログボックスを閉じるには、[キャンセル] ボタンをクリックします。

5.50 Java VM 設定ペイン

[Java VM 設定] ペインで、Application Server の実行時に Java アプリケーションランチャーに渡されるコマンドラインオプションの一覧を表示します。Java アプリケーションランチャーの Java VM のオプションを作成できます。また、Java アプリケーションランチャーの Java VM のオプションを削除することもできます。

ペインコンポーネント



ペイン項目一覧

[Java VM 設定] ペインには、次の項目が表示されます。

Java VM のオプション数

() 内に有効な Java VM のオプション数の総数を表示します。

[Java VM 設定] ペインには、次の Java VM のオプションに関する情報が一覧で表示されます。

項番	表示項目	説明
1	[Java VM のオプションセレクトア]	[名前] カラムに一覧表示されている各 Java VM のオプションを選択するためのチェックボックスが表示されます。[Java VM のオプションセレクトア] カラムのヘッダチェックボックスが選択、またはクリアされた場合、[Java VM のオプションセレクトア] カラムのすべてのチェックボックスも選択、またはクリアされます。
2	[名前]	Java VM のオプションが、名前と値のペアとして表示されます。[名前] カラムの各項目をクリックして、Java VM のオプションを編集します。Java VM のオ

項番	表示項目	説明
		オプションの現在の値を編集したあとで、編集した値からフォーカスを移動させると、行全体が黄色でハイライトされます。また、編集した既存の各 Java VM のオプション行には [元に戻す] ボタンが表示されます。

[Java VM 設定] ペインには、次のアクションアイテムが表示されます。

[追加] ボタン

[名前] カラムに「新しい値」を追加して、新規の Java VM のオプションの行を追加するには、[追加] ボタンをクリックします。新規に追加された行はピンク色にハイライトされ、[名前] カラムの文字列に下線が表示されます。

[削除] ボタン

新規に追加した Java VM のオプションや、既存の Java VM のオプションを削除するには、[削除] ボタンをクリックします。削除した各 Java VM のオプション行には [元に戻す] ボタンが表示され、行全体が青紫色でハイライトされます。このボタンは、デフォルトでは無効になっています。このボタンを有効にするには、[Java VM のオプションセレクタ] カラムのチェックボックスで、少なくとも 1 つの Java VM のオプションを選択します。

[元に戻す] ボタン

対応する Java VM のオプションに対する変更（編集または削除）をしたあとで、変更前の状態を復元するには、[元に戻す] ボタンをクリックします。このボタンは、次の条件に基づいて表示されます。

- 既存の Java VM のオプションが削除された場合
- 既存の Java VM のオプションが編集された場合

[適用] ボタン

Java VM のオプションに対して行った変更を確定して適用するには、[適用] ボタンをクリックして [変更の適用] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。Java VM のオプションの設定を適用した際にエラーが発生した場合、画面の更新や遷移を行うと Java VM のオプションが削除されることがあります。

注意事項

[Java VM 設定] ペインを操作する場合の注意事項について説明します。

- 編集可能なデータグリッドと同じ列にある個別のセルには、フォーカスを移動できません。

5.51 トランザクションサービスペイン

[トランザクションサービス] ペインで、Java EE の構成のトランザクションサービスタイムアウトの設定を参照および編集します。

ペインコンポーネント



ペイン項目一覧

[トランザクションサービス] ペインには次のトランザクションサービスに関する情報が表示されます。

[トランザクションタイムアウト] スピンボックス

トランザクションタイムアウトが表示されます。この表示項目の単位は、秒です。トランザクションタイムアウトは、指定したタイムアウトの時間内に応答がない場合に、トランザクションをロールバックする目的で使用します。トランザクションタイムアウトの値を 0 に設定すると、タイムアウトの設定が無効になります。デフォルトでは、このスピンボックスには Java EE の構成に指定済みの値が表示されています。この表示項目の最小値および最大値をそれぞれ示します。

- 最小値：0
- 最大値：2147483647

[トランザクションサービス] ペインには、次のアクションアイテムが表示されます。

[適用] ボタン

[トランザクションタイムアウト] スピンボックスで指定したトランザクションタイムアウトの値を確定して適用するには、[適用] ボタンをクリックして [変更の適用] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

6

設定

Administration Console 上の表示を設定、または変更できる [設定] タブについて説明しています。


6.1 設定タブ

[設定] タブで、ドメインの構成とドメインユーザアカウントを管理したり、製品情報を参照したりします。[ホーム] タブに表示されるペイン、Administration Console の [メッセージ] ペインに表示されるメッセージ、ドメイン管理サーバの表示設定、および Administration Console の各種ペインの表示設定を変更できます。また、Administration Console の各種タブおよびペインの自動更新の設定も変更できます。

タブコンポーネント

ナビゲーションペイン

概要ペイン



タブ項目一覧

[設定] タブには、次の項目が表示されます。

ナビゲーションペイン

リンクをツリー構造で表示します。このリンクを使用して、ドメインの構成を管理したり、Administration Console の各種タブおよびペインの表示設定を変更したり、製品情報を参照したりできます。デフォルトでは、「概要」が選択されています。


[概要] ペイン

ナビゲーションペインでの選択に応じた関連情報を表示します。デフォルトでは、[概要] ペインが表示されます。

6.2 概要ペイン

[概要] ペインで、[設定] タブの概要を参照したり、ドメインの構成、表示設定、および製品情報のペインに遷移したりします。

ペインコンポーネント



ペイン項目一覧

[概要] ペインには、次の概要に関する項目が順に表示されます。

[ドメイン管理]

ドメインの [ドメイン管理] ペインへ遷移するためのリンクを表示します。

[アカウント]

ドメインの [アカウント] ペインへ遷移するためのリンクを表示します。

[ホーム]

[ホーム] ペインへ遷移するためのリンクを表示します。[ホーム] ペインには、[ホーム] タブの表示設定が表示されます。

[メッセージ]

[メッセージ] ペインへ遷移するためのリンクを表示します。[メッセージ] ペインには、メッセージの表示設定が表示されます。

[自動更新]

[自動更新] ペインへ遷移するためのリンクを表示します。[自動更新] ペインには、自動更新の設定が表示されます。

[ドメイン管理]

[ドメイン管理] ペインへ遷移するためのリンクを表示します。[ドメイン管理] ペインには、ドメイン管理サーバおよび default-config ビューに関連する設定が表示されます。

[バージョン情報]

[バージョン情報] ペインへ遷移するためのリンクを表示します。[バージョン情報] ペインには、Administration Console のバージョン情報が表示されます。


関連項目

- 6.3 ドメイン管理ペイン (ドメインの基本情報)
 - 6.4 アカウントペイン
 - 6.5 ホームペイン
 - 6.6 メッセージペイン (設定タブ)
 - 6.7 自動更新ペイン
 - 6.8 ドメイン管理ペイン (表示設定)
 - 6.9 バージョン情報ペイン
-

6.3 ドメイン管理ペイン（ドメインの基本情報）

[ドメイン管理] ペインで、ドメインの基本情報を参照したり、ドメインポート番号を変更したりします。また、ドメインを停止、再起動できます。

ペインコンポーネント



ペイン項目一覧

[ドメイン管理] ペインには、次の項目が表示されます。

タイトル

ドメイン名を表示します。

[ドメイン管理] ペインには、次のドメインの基本情報に関する項目が順に表示されます。

名前

ドメイン名を表示します。

ドメインステータス

サーバのステータスを示すアイコンおよびドメインのステータスを表示します。

[接続ポート番号] スピンボックス

スピンボックスにドメインのポート値を指定します。この表示項目の最小値、最大値、およびデフォルト値をそれぞれ示します。

- 最小値：2
- 最大値：65535
- デフォルト値：server-config の http-listener-1 のポートの値

無効な値を指定した場合は、スピンボックス内の値はデフォルト値に変更されます。

[ドメイン管理] ペインには、次のアクションアイテムが表示されます。

[停止] ボタン

ドメインを停止するには、[停止] ボタンをクリックして [ドメインの停止] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[再起動] ボタン

ドメインを再起動するには、[再起動] ボタンをクリックして [ドメインの再起動] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。


[適用] ボタン

設定を適用するには、[適用] ボタンをクリックして [ドメイン設定の適用] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。[接続ポート番号] スピンボックスに指定したポート番号が server-config のリスナーポート (http-listener-1 を除く) の番号に一致しない場合に、このボタンは有効になります。

6.4 アカウントペイン

[アカウント] ペインで、ドメインアカウントの詳細情報を参照したり、アカウントパスワードを変更したりします。

ペインコンポーネント



ペイン項目一覧

[アカウント] ペインには、次の項目が表示されます。

タイトル

ドメイン名を表示します。

[アカウント] ペインには、次の管理者のパスワード設定に関する項目が順に表示されます。

ユーザ ID

ドメインのユーザ ID を表示します。

[新規パスワード] テキストボックス

管理ユーザーの新規パスワードを指定します。パスワードはアスタリスク (*) で表示されます。デフォルトでは、このテキストボックスは空欄です。

[新規パスワードの確認] テキストボックス

確認用として新規パスワードを再度指定します。パスワードはアスタリスク (*) で表示されます。デフォルトでは、このテキストボックスは空欄です。

[アカウント] ペインには、次のアクションアイテムが表示されます。


[適用] ボタン

パスワードの変更を適用するには、[適用] ボタンをクリックして [パスワードの変更] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。[新規パスワード] テキストボックスと [新規パスワードの確認] テキストボックスに指定した値が一致している場合に、このボタンは有効になります。

6.5 ホームペイン

[ホーム] ペインで、[ホーム] タブに表示されるペインの詳細を表示します。また、[ホーム] タブに表示するペインを選択できます。[ホーム] タブの表示設定をすると、[ホーム] タブのすべてのペインは初期化されます。[ホーム] タブの以前の状態は保持されません。

ペインコンポーネント



ペイン項目一覧

[ホーム] ペインには、次のホームレイアウト管理に関する項目が表示されます。

[システムのステータス] チェックボックス

[システムのステータス] ペインの表示状態を選択します。[ホーム] タブで [システムのステータス] ペインを表示するには、チェックボックスを選択します。非表示にするには、チェックボックスのチェックを外します。デフォルトではこのチェックボックスは選択されています。

[アプリケーションのステータス] チェックボックス

[アプリケーションのステータス] ペインの表示状態を選択します。[ホーム] タブで [アプリケーションのステータス] ペインを表示するには、チェックボックスを選択します。非表示にするには、チェックボックスのチェックを外します。デフォルトではこのチェックボックスは選択されています。

[モニターグラフ] チェックボックス

[モニターグラフ] ペインの表示状態を選択します。[ホーム] タブで [モニターグラフ] ペインを表示するには、チェックボックスを選択します。非表示にするには、チェックボックスのチェックを外します。デフォルトではこのチェックボックスは選択されています。

[モニターグラフペインの監視グラフの選択] リストボックス

グラフ種別を選択するためのリストボックスを表示します。このリストボックスは、「ヒープ」が選択されています。[ホーム] タブの [モニターグラフ] ペインには、[ヒープ] ペインが表示されます。

[リソースのステータス] チェックボックス

[リソースのステータス] ペインの表示状態を選択します。[ホーム] タブで [リソースのステータス] ペインを表示するには、チェックボックスを選択します。非表示にするには、チェックボックスのチェックを外します。デフォルトではこのチェックボックスは選択されています。

[メッセージ] チェックボックス

[メッセージ] ペインの表示状態を選択します。[ホーム] タブで [メッセージ] ペインを表示するには、[メッセージ] チェックボックスを選択します。非表示にするには、チェックボックスのチェックを外します。デフォルトではこのチェックボックスは選択されています。

[ホーム] ペインには、次のアクションアイテムが表示されます。

[デフォルトに戻す] ボタン

デフォルト設定を読み込むには、[デフォルトに戻す] ボタンをクリックして [デフォルトの設定に戻す] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[適用] ボタン

選択した [ホーム] タブの設定を適用するには、[適用] ボタンをクリックして [変更の適用] ダイアログボックスを表示し、 [OK] ボタンをクリックします。


関連項目

- 3.1 ホームタブ
 - 3.2 システムのステータスペイン (トポロジ表示)
 - 3.3 システムのステータスペイン (リスト表示)
 - 3.4 アプリケーションのステータスペイン
 - 3.5 ヒープペイン
 - 3.6 リソースのステータスペイン
 - 3.7 メッセージペイン (ホームタブ)
-

6.6 メッセージペイン (設定タブ)

[メッセージ] ペインで、メッセージの表示の詳細設定を参照したり、[メッセージ] ペインに表示されるメッセージ数を変更したりします。また、新着メッセージを強調表示する設定を変更できます。

ペインコンポーネント



ペイン項目一覧

[メッセージ] ペインには、次のメッセージの設定に関する項目が順に表示されます。

[表示するメッセージの件数] スピンボックス

[メッセージ] ペイン、および [メッセージ] ペインに表示されるメッセージ数をスピンボックスで指定します。なお、範囲外の値または半角数字以外の値を指定した場合は、スピンボックス内の値は自動的にデフォルト値に変更されます。

- デフォルト値：100
- 最小値：1
- 最大値：400

[新着メッセージを強調する] チェックボックス

[新着メッセージを強調する] チェックボックスを選択すると、[メッセージ] ペインの新着メッセージに「New」を表示します。新着メッセージとは、最新の3分間のメッセージを指します。新着メッセージを「New」で強調表示しない場合は、[新着メッセージを強調する] チェックボックスのチェックを外します。デフォルトではこのチェックボックスは選択されています。

[メッセージ] には、次のアクションアイテムが表示されます。

[デフォルトに戻す] ボタン

デフォルト設定を読み込むには、[デフォルトに戻す] ボタンをクリックして [デフォルトの設定に戻す] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[適用] ボタン

メッセージの設定を適用するには、[適用] ボタンをクリックして [変更の適用] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。


関連項目

- 4.32 メッセージペイン (運用タブ)
 - 3.7 メッセージペイン (ホームタブ)
-

6.7 自動更新ペイン

[自動更新] ペインで、[ホーム] タブ、および [運用] タブ内の [メッセージ] ペインの自動更新機能を有効または無効にします。また、[ホーム] タブ、および [運用] タブの自動更新間隔を設定できます。

ペインコンポーネント



ペイン項目一覧

[自動更新] ペインには、次の項目が順に表示されます。

[ホームタブの自動更新設定] チェックボックス

このチェックボックスで、[ホーム] タブの自動更新を有効または無効にしたり、自動更新間隔を秒単位で指定したりします。チェックボックスを選択した場合、[ホーム] タブが指定した間隔で自動更新されます。チェックボックスからチェックを外した場合、[ホーム] タブの自動更新は無効になり、[自動更新設定・更新間隔] は編集できなくなります。デフォルトではこのチェックボックスは選択されています。自動更新間隔の標準値は次のとおりです。

- デフォルト値：60 秒
- 最小値：30 秒
- 最大値：99 秒

[運用タブ内のメッセージペインの自動更新設定] チェックボックス

このチェックボックスで、[運用] タブ内の [メッセージ] ペインの自動更新を有効または無効にしたり、自動更新間隔を秒単位で指定したりします。チェックボックスを選択した場合、[メッセージ] ペインが指定した間隔で自動更新されます。チェックボックスからチェックを外した場合、[運用] タブ内の [メッセージ] ペインの自動更新は無効になり、[自動更新設定・更新間隔] は編集できなくなります。デフォルトではこのチェックボックスは選択されています。自動更新間隔の標準値は次のとおりです。

- デフォルト値：60 秒
- 最小値：30 秒
- 最大値：99 秒

[自動更新] ペインには、次のアクションアイテムが表示されます。

[デフォルトに戻す] ボタン

デフォルト設定を読み込むには、[デフォルトに戻す] ボタンをクリックして [デフォルトの設定に戻す] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[適用] ボタン

自動更新設定を適用するには、[適用] ボタンをクリックして [変更の適用] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

関連項目

- [3.1 ホームタブ](#)
 - [4.32 メッセージペイン \(運用タブ\)](#)
-

6.8 ドメイン管理ペイン (表示設定)

[ドメイン管理] ペインで、Administration Console 内のドメイン管理サーバ表示設定と default-config の表示設定を変更します。

ペイン構成

[server (ドメイン管理サーバ)の操作を有効にする] チェックボックス

[default-configを表示する] チェックボックス



[デフォルトに戻す] ボタン [適用] ボタン

ペイン項目一覧

[ドメイン管理] ペインには、次のドメイン管理に関する項目が順に表示されます。

[server(ドメイン管理サーバ)の操作を有効にする] チェックボックス

ドメイン管理サーバの表示状態を選択できます。このチェックボックスを選択すると、Administration Console にドメイン管理サーバが表示されます。このチェックボックスを外すと、Administration Console にドメイン管理サーバが表示されません。デフォルトではこのチェックボックスは選択されていません。

[default-config を表示する] チェックボックス

default-config の表示状態を選択できます。このチェックボックスを選択すると、Administration Console に default-config が表示されます。このチェックボックスを外すと、Administration Console に default-config が表示されません。デフォルトではこのチェックボックスは選択されていません。

[ドメイン管理] ペインには、次のアクションアイテムが表示されます。

[デフォルトに戻す] ボタン

デフォルト設定を読み込むには、[デフォルトに戻す] ボタンをクリックして [デフォルトの設定に戻す] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

[適用] ボタン

ドメイン管理サーバ、および default-config の表示設定を適用するには、[適用] ボタンをクリックして [変更の適用] ダイアログボックスを表示し、[OK] ボタンをクリックします。

6.9 バージョン情報ペイン

[バージョン情報] ペインで、製品名、バージョン、著作権情報などの製品情報を表示します。

ペインコンポーネント

	名称	バージョン	コピーライト
バージョン情報			
バージョン情報			
名称:	Hitachi Application Server		
バージョン:	10-10		
コピーライト:	Copyright (C) 2014, 2015, Hitachi, Ltd.		

ペイン項目一覧

[バージョン情報] ペインには、次のバージョン情報に関する項目が順に表示されます。

名称

製品名を表示します。

バージョン

製品のバージョンを表示します。

コピーライト

製品の著作権情報を表示します。