

ノンストップデータベース

HiRDB Version 10 システム導入・設計ガイド
(Windows(R)用)

解説・手引・操作書

3020-6-553-80

前書き

■ 対象製品

●適用 OS : Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 10 Pro (x64), Windows 10 Enterprise (x64), Windows 11

P-2962-91A4 HiRDB Server Version 10 10-08

P-2962-7PA4 HiRDB Accelerator Version 10 10-00

P-2962-7HA4 HiRDB Non Recover Front End Server Version 10 10-00

P-2962-7JA4 HiRDB Advanced High Availability Version 10 10-00

●適用 OS : Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 10, Windows 11

P-2662-11A4 HiRDB/Run Time Version 10 10-08

P-2662-12A4 HiRDB/Developer's Kit Version 10 10-08

P-2662-32A4 HiRDB Developer's Suite Version 10 10-08

●適用 OS : Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 10 Home (x64), Windows 10 Pro (x64), Windows 10 Enterprise (x64), Windows 11

P-2962-11A4 HiRDB/Run Time Version 10(64) 10-08

P-2962-12A4 HiRDB/Developer's Kit Version 10(64) 10-08

これらのプログラムプロダクトのほかにもこのマニュアルをご利用になれる場合があります。詳細は「リリースノート」でご確認ください。

■ 輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

■ 商標類

HITACHI, HiRDB, Cosminexus, DABroker, DBPARTNER, HA モニタ, JP1, OpenTP1, TPBroker, uCosminexus, VOS3/LS, VOS3/US, VOS3/XS, XDM は、株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。

Amazon Web Services, AWS, Powered by AWS ロゴ, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Route 53 は、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

AMD は、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。

Hibernate is a registered trademark of Red Hat, Inc. in the United States and other countries.

Hibernate は、米国およびその他の国における Red Hat, Inc.の登録商標です。

IBM, AIX, DataStage および PowerHA は、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corporation の商標です。

Jboss is a registered trademark of Red Hat, Inc. in the United States and other countries.

Jboss は、米国およびその他の国における Red Hat, Inc.の登録商標です。

Linux は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における登録商標です。

Microsoft, Access, ActiveX, Azure, Excel, Visual Basic, Visual C++, Visual Studio, Windows, Windows Server は、マイクロソフト 企業グループの商標です。

Oracle(R), Java, MySQL 及び NetSuite は、Oracle, その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。文中の社名, 商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

Red Hat, and Red Hat Enterprise Linux are registered trademarks of Red Hat, Inc. in the United States and other countries. Linux(R) is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

Red Hat, および Red Hat Enterprise Linux は、米国およびその他の国における Red Hat, Inc.の登録商標です。Linux(R)は、米国およびその他の国における Linus Torvalds 氏の登録商標です。

RHEL is a trademark or a registered trademark of Red Hat, Inc. in the United States and other countries.

RHEL は、米国およびその他の国における Red Hat, Inc.の商標または登録商標です。

UNIX は、The Open Group の登録商標です。

Veritas および Veritas ロゴは、米国およびその他の国における Veritas Technologies LLC またはその関連会社の商標または登録商標です。

その他記載の会社名, 製品名などは、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

■ 発行

2024 年 4 月 3020-6-553-80

■ 著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2018, 2024, Hitachi, Ltd.

変更内容

変更内容(3020-6-553-80) HiRDB Version 10 10-08

追加・変更内容	変更箇所
<p>デッドロック検知時に、デッドロック SQL 情報ファイルにユーザ識別子ごとの SQL オブジェクト情報を出力できるようにしました。</p> <p>これによって、デッドロック情報ファイルとデッドロック SQL 情報ファイルに出力されるユーザ識別子を対応づけて、デッドロック発生要因の SQL 文を確認できます。</p>	1.3.1(2), 1.3.2(2)
<p>クライアントとサーバ間のネットワーク上で送受信するデータを暗号化する機能をサポートしました。</p> <p>これによって、パケットスニファリングなどで悪意のあるユーザが不正にデータを参照することを防止できます。</p>	2.3.6, 2.6.2(2)(b), 2.7.1(2)(b), 23.5.1, 23.5.2(2)(e)
<p>一つのグローバルバッファを複数に分割する機能をサポートしました。</p> <p>これによって、一つの大きなグローバルバッファを定義してもグローバルバッファの競合を減らすことができ、グローバルバッファの設計を容易にできます。</p>	11.12
HiRDB/シングルサーバのシングルサーバが使用する共用メモリの計算式を変更しました。	15.1.4
HiRDB/シングルサーバのグローバルバッファが使用する共用メモリの計算式を変更しました。	15.1.5
HiRDB/パラレルサーバのディクショナリサーバが使用する共用メモリの計算式を変更しました。	15.2.4(2)
HiRDB/パラレルサーバのバックエンドサーバが使用する共用メモリの計算式を変更しました。	15.2.4(3)
HiRDB/パラレルサーバの各サーバが使用する共用メモリの計算式で使用する変数を変更しました。	15.2.4(4)
HiRDB/パラレルサーバのグローバルバッファが使用する共用メモリの計算式を変更しました。	15.2.5(1)
HiRDB/シングルサーバのリソース数に関連する環境変数の計算式を変更しました。	20.2.1
HiRDB/パラレルサーバのリソース数に関連する環境変数の計算式を変更しました。	20.3.1

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

変更内容(3020-6-553-70) HiRDB Version 10 10-07

追加・変更内容
クライアント–サーバ間の接続で新たな接続方式をサポートしました。これによって、クライアント側ファイアウォールでポート開放が不要となるほか、NAPT が設定されたネットワーク環境で接続できるようになります。
統計解析ユーティリティ (pdstedit) で使用するファイルの容量の見積もり式を変更しました。

変更内容(3020-6-553-60) HiRDB Version 10 10-06

追加・変更内容
データベース暗号化機能の暗号化表および暗号化列を使用している HiRDB をバージョンアップする際の注意事項を追加しました。
HiRDB/パラレルサーバの各ユニットが使用するメモリ所要量の計算式と変数の値を変更しました。
通常のデータディクショナリ用 RD エリアの容量の見積もり式を変更しました。
監査証跡ファイル用の HiRDB ファイルシステムの容量の見積もり式を変更しました。
統計解析ユーティリティ (pdstedit) で使用するファイルの容量の見積もり式を変更しました。
HP-UX に関する説明を削除しました。

変更内容(3020-6-553-50) HiRDB Version 10 10-05

追加・変更内容
表データ更新時に出力されるシステムログ量の、インデクスログ量の計算式に set pd_unique_check_mode の指定値ごとの見積もり式を追加しました。
HiRDB の適用 OS に Windows Server 2022 を追加しました。

はじめに

このマニュアルは、プログラムプロダクト ノンストップデータベース HiRDB Version 10 のシステムの構築方法、データベースの作成方法及びシステムとデータベースの設計方法について説明したものです。なお、ここに記載されていない前提情報については、マニュアル「HiRDB Version 10 解説」を参照してください。

■ 対象読者

HiRDB Version 10（以降、HiRDB と表記します）を使ってリレーショナルデータベースシステムを構築／運用する方々を対象にしています。

このマニュアルは次に示す知識があることを前提に説明しています。


- Windows のシステム管理の基礎的な知識
- SQL の基礎的な知識

また、このマニュアルは、マニュアル「HiRDB Version 10 解説」を前提としていますので、あらかじめお読みいただくことをお勧めします。

■ 図中で使用している記号

このマニュアルの図中で使用している記号を次のように定義します。


● パーソナルコンピュータ
またはワークステーション




● 入出力の動作




● 制御の流れ




● データの流れ




● プログラム
またはサーバ




● ファイルまたは
磁気ディスク



● ファイルの内容




● 画面の表示




● ネットワーク




● LAN



● 通信回線



● 工程、作業項目の
流れ



目次

前書き	2
変更内容	4
はじめに	6

1	HiRDB のシステム構築の概要	25
1.1	オペランド省略時動作の概要	26
1.2	システム構築手順	27
1.2.1	HiRDB を新規導入するときのシステム構築手順	27
1.2.2	HiRDB の環境設定の概要	28
1.2.3	ほかの製品と連携する場合の環境設定	29
1.2.4	Windows Terminal Service の使用	30
1.3	HiRDB のディレクトリ及びファイル構成	31
1.3.1	最初に作成するファイル	31
1.3.2	単調増加ファイル	35
1.4	HiRDB のバージョンアップ	96
1.4.1	バージョンアップ前にすること	96
1.4.2	旧バージョンと新バージョンを入れ替える場合	103
1.4.3	HiRDB のプラグインをバージョンアップする場合	104
1.4.4	Java ストアドプロシジャ及び Java ストアドファンクションを使用する場合	104
1.4.5	バージョンアップに失敗した場合	105
1.4.6	HiRDB を旧バージョンに戻す場合	107
1.4.7	バージョンアップ時の留意事項	109
1.4.8	暗号化列を含む表を使用している場合	110
1.5	修正版 HiRDB への入れ替え	114
1.5.1	修正版 HiRDB への入れ替え方法	114
1.5.2	HiRDB を終了して入れ替え	114
1.5.3	HiRDB の稼働中に入れ替え	116
1.6	64 ビットモードの HiRDB への移行方法	125
1.6.1	64 ビットモードに移行する際の考慮点	125
1.6.2	64 ビットモードへの移行手順	125
1.6.3	SQL オブジェクトの移行に失敗した場合	128
1.6.4	64 ビットモードへの移行に失敗した場合 (旧バージョンに戻す場合)	129
2	インストール	130
2.1	インストール前に必要な作業	131

- 2.1.1 サーバマシン環境の確認 131
- 2.1.2 HiRDB 管理者の登録 135
- 2.1.3 HiRDB グループを設定する 136
- 2.1.4 OS 環境ファイルの設定 137
- 2.1.5 ホスト名の登録 137
- 2.2 HiRDB のインストール手順 140
 - 2.2.1 インストール前の注意 140
 - 2.2.2 HiRDB のインストール手順 140
 - 2.2.3 HiRDB の環境変数 143
 - 2.2.4 インストール後の注意 144
 - 2.2.5 インストール時に 1073 エラーになったときの対処 144
 - 2.2.6 Windows ダンプ出力 145
- 2.3 インストール後の作業 147
 - 2.3.1 文字コードの選択 147
 - 2.3.2 HiRDB 運用ディレクトリ下のファイルの削除 147
 - 2.3.3 ワークファイル出力先ディレクトリの作成 148
 - 2.3.4 HiRDB ファイルシステム領域を作成する準備 150
 - 2.3.5 Windows ファイアウォールの設定を有効にしている場合 151
 - 2.3.6 暗号化通信環境の構築 151
- 2.4 付加 PP のインストール時の注意 153
- 2.5 HiRDB のアンインストール手順 154
 - 2.5.1 HiRDB をアンインストールするユニットの状態を確認 154
 - 2.5.2 HiRDB のサービスの停止 154
 - 2.5.3 HiRDB のアンインストール 154
 - 2.5.4 注意事項 157
- 2.6 Windows ファイアウォールの例外リストへの登録 158
 - 2.6.1 Windows ファイアウォールの設定を確認する 158
 - 2.6.2 HiRDB サーバのプログラムを例外リストに登録する 159
 - 2.6.3 リモートシェル実行時に使用するポート番号を例外リストに登録する 161
 - 2.6.4 UAP を例外リストに登録する 162
 - 2.6.5 例外リストへの登録が不要になるケース 163
- 2.7 Windows ファイアウォールの例外リストからの削除 164
 - 2.7.1 HiRDB サーバのプログラムを例外リストから削除する 164
 - 2.7.2 リモートシェル実行時に使用するポート番号を例外リストから削除する 166
 - 2.7.3 UAP を例外リストから削除する 167
- 2.8 ファイルセキュリティ強化機能 168
 - 2.8.1 適用基準 168
 - 2.8.2 適用方法 168
 - 2.8.3 設定するアクセス権 169

2.8.4	注意事項	170
2.8.5	関連プログラムプロダクトに関する注意事項	170
3	簡易セットアップツールによる環境設定	171
3.1	簡易セットアップツールの概要	172
3.1.1	簡易セットアップツールとは	172
3.1.2	環境設定	173
3.1.3	定義の更新	179
3.1.4	簡易セットアップツールの稼働環境	179
3.1.5	簡易セットアップツールを実行する前に確認すること	181
3.2	簡易セットアップツールの起動	183
3.2.1	簡易セットアップツールを実行するユーザ	183
3.2.2	簡易セットアップツールの起動手順	183
3.3	標準セットアップ	185
3.3.1	標準セットアップの場合の環境設定手順	185
3.3.2	標準セットアップで設定される環境	187
3.3.3	簡易セットアップツールで作成するサンプルデータベース	191
3.4	ウィザードセットアップ	193
3.4.1	ウィザードセットアップの場合の環境設定手順	193
3.5	カスタムセットアップ	198
3.5.1	カスタムセットアップの場合の環境設定手順	198
3.6	カスタムセットアップ (詳細定義)	200
3.6.1	メニュー一覧	200
3.6.2	カスタムセットアップ (詳細定義) の場合の環境設定手順	205
3.7	詳細定義情報の読み込み	225
3.8	定義の更新	226
3.8.1	定義を更新する前に	226
3.8.2	定義の更新手順	226
3.9	注意事項	228
3.9.1	HiRDB システム定義を編集する場合の注意事項	228
3.10	HiRDB/パラレルサーバの環境設定をする場合	230
3.10.1	HiRDB/パラレルサーバの環境設定手順	230
3.11	系切り替え機能の設定	235
3.11.1	系切り替え機能を使用する場合の設定項目	235
4	コマンドによる環境設定	240
4.1	コマンドによる環境設定の概要	241
4.1.1	コマンドによる環境設定手順	241
4.2	HiRDB システム定義の作成	244

4.2.1	HiRDB システム定義の作成 (HiRDB/シングルサーバの場合)	244
4.2.2	HiRDB システム定義の作成 (HiRDB/パラレルサーバの場合)	247
4.2.3	HiRDB システム定義 (UAP 環境定義を除く) の変更方法	252
4.2.4	UAP 環境定義の追加又は変更方法	254
4.3	HiRDB ファイルシステム領域の作成	255
4.3.1	HiRDB ファイルシステム領域の種類	255
4.3.2	raw I/O 機能を使用した HiRDB ファイルシステム領域の作成	255
4.3.3	例題 1 (RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域の作成)	257
4.3.4	例題 2 (システムファイル用の HiRDB ファイルシステム領域の作成)	258
4.3.5	例題 3 (作業表用ファイル用の HiRDB ファイルシステム領域の作成)	258
4.3.6	例題 4 (ユティリティ用の HiRDB ファイルシステム領域の作成)	259
4.3.7	例題 5 (リスト用 RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域の作成)	260
4.3.8	例題 6 (raw I/O 機能を使用する HiRDB ファイルシステム領域の作成)	260
4.4	システムファイルの作成	262
4.4.1	システムログファイルの作成	262
4.4.2	シンクポイントダンプファイルの作成	263
4.4.3	ステータスファイルの作成	263
4.4.4	システムファイルの作成例 (HiRDB/シングルサーバの場合)	264
4.4.5	システムファイルの作成例 (HiRDB/パラレルサーバの場合)	267
4.5	システム用 RD エリアの作成	275
4.5.1	基本事項	275
4.5.2	例題 1 (HiRDB/シングルサーバの場合)	276
4.5.3	例題 2 (HiRDB/パラレルサーバの場合)	277
4.6	HiRDB の初期開始	279
4.6.1	HiRDB の初期開始で行うこと	279
4.7	ユーザ用 RD エリアの作成	280
4.7.1	基本事項	280
4.7.2	例題 1 (HiRDB/シングルサーバの場合)	280
4.7.3	例題 2 (HiRDB/パラレルサーバの場合)	281
4.8	ユーザ LOB 用 RD エリアの作成	283
4.8.1	基本事項	283
4.8.2	例題 1 (HiRDB/シングルサーバの場合)	283
4.8.3	例題 2 (HiRDB/パラレルサーバの場合)	285
4.9	データディクショナリ LOB 用 RD エリアの作成	287
4.9.1	基本事項	287
4.9.2	例題 1 (HiRDB/シングルサーバの場合)	287
4.9.3	例題 2 (HiRDB/パラレルサーバの場合)	289
4.10	リスト用 RD エリアの作成	291
4.10.1	基本事項	291

- 4.10.2 例題 1 (HiRDB/シングルサーバの場合) 291
- 4.10.3 例題 2 (HiRDB/パラレルサーバの場合) 292

5 プラグインの環境設定 294

- 5.1 プラグインの環境設定の概要 295
 - 5.1.1 環境設定手順 295
 - 5.1.2 プラグイン使用時の注意 300
- 5.2 プラグインのバージョンアップ 301
 - 5.2.1 バージョンアップの手順 301
- 5.3 プラグインの削除 303
 - 5.3.1 プラグインを削除する手順 303

6 データベースの作成 305

- 6.1 データベース作成の概要 306
 - 6.1.1 データベースを作成する前に必要な作業 306
 - 6.1.2 データベースの作成手順 307
 - 6.1.3 データベースの更新ログ取得方式 308
 - 6.1.4 ユニーク属性のインデクスを定義した表にデータロードする場合の注意 311
 - 6.1.5 大量のデータをロードする場合 (同期点指定のデータロード) 312
 - 6.1.6 横分割表にデータをロードする場合 (パラレルローディング機能) 312
 - 6.1.7 横分割表にデータをロードする場合 (分割入力データファイルの作成) 325
 - 6.1.8 自動採番機能を使用したデータロード 326
 - 6.1.9 入力データファイル UOC 327
 - 6.1.10 不要な RD エリアの削除 328
- 6.2 横分割表の作成 329
 - 6.2.1 横分割表の作成例 329
- 6.3 LOB 列を定義した表の作成 333
 - 6.3.1 LOB 列を定義した表の作成例 333
- 6.4 プラグインが提供する抽象データ型を定義した表の作成 337
 - 6.4.1 SGMLTEXT 型 337
 - 6.4.2 XML 型 341
- 6.5 ユーザが定義した抽象データ型を定義した表の作成 362
 - 6.5.1 抽象データ型の定義 362
 - 6.5.2 表の定義 365
 - 6.5.3 インデクスの定義 367
 - 6.5.4 表へのデータの格納 367
 - 6.5.5 データベースの更新ログ取得方式 368
 - 6.5.6 データの格納状態の確認 370
- 6.6 インデクス一括作成中に発生したエラーの対処方法 371

- 6.6.1 ログ取得モード又は更新前ログ取得モードでデータロードをしていた場合 371
- 6.6.2 ログレスモードでデータロードをしていた場合 373
- 6.7 同期点指定のデータロード実行中にユティリティが異常終了したときの対処方法 376
- 6.7.1 対処方法の概要 376
- 6.7.2 例題 377

7 ほかの製品との連携 379

- 7.1 レプリケーション機能との連携 380
- 7.1.1 HiRDB Datareplicator との連携 380
- 7.1.2 HiRDB Dataextractor との連携 380
- 7.2 OLTP との連携 382
- 7.2.1 OLTP と連携できる製品 382
- 7.2.2 HiRDB XA ライブラリ 382
- 7.2.3 OLTP と連携した HiRDB システムの構成例 384
- 7.2.4 トランザクションの移行 387
- 7.2.5 トランザクションマネージャへの登録 388
- 7.2.6 トランザクションマネージャに登録する情報 390
- 7.2.7 トランザクションマネージャへの登録例 394
- 7.2.8 トランザクションマネージャへの登録の変更 396
- 7.2.9 トランザクションマネージャと HiRDB 間のコネクションが切断されたときの再接続方法 397
- 7.2.10 注意事項 398
- 7.3 Java EE アプリケーションサーバとの連携 400
- 7.3.1 Java EE アプリケーションサーバとは 400
- 7.3.2 連携できる Java EE アプリケーションサーバ 400
- 7.3.3 Java EE アプリケーションサーバの機能 406

8 HiRDB/シングルサーバの設計 410

- 8.1 HiRDB/シングルサーバのシステム設計 411
- 8.1.1 システム設計 411
- 8.1.2 HiRDB/シングルサーバのシステム構成 414
- 8.2 HiRDB ファイルシステム領域の設計 416
- 8.2.1 RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域の設計 416
- 8.2.2 システムファイル用の HiRDB ファイルシステム領域の設計 417
- 8.2.3 作業表用ファイル用の HiRDB ファイルシステム領域の設計 417
- 8.2.4 ユティリティ用の HiRDB ファイルシステム領域の設計 418
- 8.2.5 リスト用 RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域の設計 419
- 8.2.6 HiRDB ファイルシステム領域の最大長 419
- 8.2.7 系切り替え機能使用時の注意事項 420
- 8.3 システムファイルの設計 421

8.3.1	システムログファイルの設計	421
8.3.2	シンクポイントダンプファイルの設計	425
8.3.3	ステータスファイルの設計	427
8.4	RD エリアの配置	433
8.4.1	システム用 RD エリアの配置	433
8.4.2	データディクショナリ LOB 用 RD エリアの配置	433
8.4.3	ユーザ用 RD エリアの配置	434
8.4.4	ユーザ LOB 用 RD エリアの配置	435
8.4.5	リスト用 RD エリアの配置	435
9	HiRDB/パラレルサーバの設計	437
9.1	HiRDB/パラレルサーバのシステム設計	438
9.1.1	システム設計	438
9.1.2	HiRDB/パラレルサーバのシステム構成	442
9.1.3	マルチフロントエンドサーバの設定	443
9.1.4	回復不要 FES	447
9.2	HiRDB ファイルシステム領域の設計	451
9.2.1	RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域の設計	451
9.2.2	システムファイル用の HiRDB ファイルシステム領域の設計	452
9.2.3	作業表用ファイル用の HiRDB ファイルシステム領域の設計	452
9.2.4	ユティリティ用の HiRDB ファイルシステム領域の設計	453
9.2.5	リスト用 RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域の設計	454
9.2.6	HiRDB ファイルシステム領域の最大長	455
9.2.7	系切り替え機能使用時の注意事項	455
9.3	システムファイルの設計	456
9.3.1	システムログファイルの設計	456
9.3.2	シンクポイントダンプファイルの設計	460
9.3.3	ステータスファイルの設計	463
9.4	RD エリアの配置	468
9.4.1	システム用 RD エリアの配置	468
9.4.2	データディクショナリ LOB 用 RD エリアの配置	469
9.4.3	ユーザ用 RD エリアの配置	470
9.4.4	ユーザ LOB 用 RD エリアの配置	471
9.4.5	リスト用 RD エリアの配置	471
9.5	ユニット数又はサーバ数が多いシステムを構築する場合の考慮点	472
9.5.1	システム構築時の考慮点	472
9.5.2	システム運用時の考慮点	473

10	マルチ HiRDB の設計 476
10.1	マルチ HiRDB のシステム設計 477
10.1.1	マルチ HiRDB のインストール 477
10.1.2	マルチ HiRDB の環境設定 479
10.2	運用上の注意 480
10.2.1	運用コマンド及びユティリティ 480
10.2.2	クライアントからの接続用ポート番号の設定 480
10.2.3	セットアップ識別子付きの HiRDB の起動と終了 481
10.2.4	系切り替え機能との関連 481
11	グローバルバッファ, ローカルバッファの設計 482
11.1	グローバルバッファの割り当て 483
11.1.1	インデクス用グローバルバッファの割り当て 483
11.1.2	データ用グローバルバッファの割り当て 484
11.1.3	LOB 用グローバルバッファの割り当て 486
11.1.4	グローバルバッファの割り当て方法 487
11.2	グローバルバッファのバッファ面数の設定 490
11.2.1	グローバルバッファのバッファ面数の設定するときの考慮点 490
11.3	プリフェッチ機能の指定 491
11.3.1	プリフェッチ機能の効果 491
11.3.2	適用基準 491
11.3.3	指定方法 491
11.3.4	指定上の考慮点 492
11.4	非同期 READ 機能の指定 493
11.4.1	非同期 READ 機能の効果と指定方法 493
11.5	デファードライト処理の指定 494
11.5.1	デファードライト処理の効果と指定方法 494
11.6	デファードライト処理の並列 WRITE 機能の指定 496
11.6.1	デファードライト処理の並列 WRITE 機能の効果と指定方法 496
11.7	コミット時反映処理の設定 497
11.7.1	コミット時反映処理の効果と指定方法 497
11.8	グローバルバッファの LRU 管理方式 498
11.8.1	LRU の管理方式 498
11.8.2	UAP ごとの LRU 管理抑止設定 499
11.8.3	UAP がアクセスするバイナリデータの LRU 管理抑止設定 501
11.9	スナップショット方式によるページアクセス 504
11.9.1	スナップショット方式によるページアクセスの効果と指定方法 504
11.10	グローバルバッファの先読み入力 506
11.10.1	グローバルバッファの先読み入力の効果と実行方法 506

- 11.11 ローカルバッファ 508
- 11.11.1 インデクス用ローカルバッファの割り当て 508
- 11.11.2 データ用ローカルバッファの割り当て 509
- 11.11.3 ローカルバッファの割り当て方法 509
- 11.11.4 ローカルバッファ使用時の注意 510
- 11.12 グローバルバッファの分割 511
- 11.12.1 グローバルバッファの分割の効果と指定方法 511

12 表の設計 512

- 12.1 表を設計するときの検討項目 513
- 12.2 表の正規化 518
 - 12.2.1 表の正規化の概要 518
- 12.3 表の横分割 522
 - 12.3.1 表の横分割の概要 522
 - 12.3.2 表の横分割の種類 522
 - 12.3.3 表の横分割の形態 531
 - 12.3.4 表の横分割の効果 532
 - 12.3.5 設計上の考慮点 533
 - 12.3.6 表を横分割する場合の注意 540
- 12.4 表のマトリクス分割 541
 - 12.4.1 表のマトリクス分割の効果と定義方法 541
- 12.5 トリガの定義 546
 - 12.5.1 適用基準 546
 - 12.5.2 トリガの定義 547
 - 12.5.3 トリガの使用上の注意 551
 - 12.5.4 トリガの管理 551
 - 12.5.5 障害時の回復方法 555
- 12.6 ビュー表の作成 556
 - 12.6.1 ビュー表作成の概要 556
- 12.7 FIX 属性の指定 559
 - 12.7.1 FIX 属性を指定したときの効果 559
 - 12.7.2 適用基準 559
 - 12.7.3 指定方法 559
 - 12.7.4 注意 560
- 12.8 主キー（プライマリキー）の指定 561
 - 12.8.1 主キーの効果と指定方法 561
- 12.9 クラスタキーの指定 562
 - 12.9.1 クラスタキーの効果と指定方法 562
- 12.10 サプレスオプションの指定 564

- 12.10.1 サプレスオプションの効果と指定方法 564
- 12.11 ノースプリットオプションの指定 565
- 12.11.1 ノースプリットオプションの適用基準と指定方法 565
- 12.12 バイナリデータ列の指定 567
- 12.12.1 BLOB 型 568
- 12.12.2 BINARY 型 568
- 12.12.3 BLOB 型と BINARY 型の使い分け 569
- 12.13 文字集合の指定 571
- 12.13.1 文字集合を定義したときの効果 571
- 12.13.2 HiRDB で使用できる文字集合 571
- 12.13.3 指定方法 572
- 12.13.4 注意事項 572
- 12.14 WITHOUT ROLLBACK オプションの指定 573
- 12.14.1 WITHOUT ROLLBACK オプションの効果と適用基準 573
- 12.15 改竄防止機能の指定 575
- 12.15.1 指定方法 575
- 12.15.2 制限事項 576
- 12.15.3 非改竄防止表から改竄防止表への変更 579
- 12.15.4 障害時の運用 586
- 12.16 繰返し列を含む表 587
- 12.16.1 繰返し列を含む表の効果と指定方法 587
- 12.17 抽象データ型を含む表 589
- 12.17.1 抽象データ型の効果と継承 589
- 12.18 共用表 594
- 12.18.1 効果と適用基準 595
- 12.18.2 定義方法 596
- 12.18.3 共用表の操作 596
- 12.18.4 共用表の制限事項 598
- 12.18.5 共用表を検索するバックエンドサーバの割り当て規則 598
- 12.18.6 定義系 SQL, ユティリティ, 及び運用コマンド実行時の注意 609
- 12.18.7 HiRDB/シングルサーバで共用表を使用する場合 610
- 12.19 参照制約 612
- 12.19.1 参照制約とは 612
- 12.19.2 参照制約の定義 613
- 12.19.3 検査保留状態 621
- 12.19.4 データ操作と整合性 627
- 12.19.5 表の整合性確認手順 629
- 12.19.6 参照制約とトリガ 634
- 12.19.7 関連製品との連携時の注意 636

12.20	検査制約	637
12.20.1	検査制約とは	637
12.20.2	検査制約の定義	637
12.20.3	検査保留状態	639
12.20.4	データ操作と整合性	640
12.20.5	表の整合性確認手順	640
12.20.6	関連製品との連携時の注意	644
12.20.7	検査制約表の 64 ビットモードへの移行	644
12.21	圧縮表	648
12.21.1	データ圧縮機能	648
12.21.2	データ圧縮の仕組み	650
12.21.3	圧縮表の定義方法	650
12.21.4	既存の表を圧縮表に変更する方法	651
12.21.5	圧縮列の定義を変更（圧縮指定を解除）する方法	652
12.21.6	圧縮表使用時の留意事項	653
12.21.7	データの圧縮率の測定方法	653
12.22	一時表	656
12.22.1	一時表のデータ有効期間	657
12.22.2	一時表及び一時インデクスの定義方法	659
12.22.3	格納先 RD エリアの決定規則	659
12.22.4	一時表用 RD エリアがない場合の対処	661
12.22.5	一時表の排他制御	663
12.22.6	一時表使用時の制限事項	664
13	インデクスの設計	666
13.1	インデクスを設計するときの検討項目	667
13.2	インデクス	668
13.2.1	インデクスの作成	668
13.2.2	インデクス構成列の検討	672
13.2.3	インデクスを複数使用する場合	680
13.2.4	除外キー値を設定したインデクスの使用	681
13.2.5	インデクスの数が性能に与える影響	681
13.3	インデクスの横分割	683
13.3.1	分割キーインデクスと非分割キーインデクス	683
13.3.2	インデクスの分割指針	685
13.3.3	設計上の考慮点	686
13.3.4	インデクスの横分割の例（HiRDB/シングルサーバの場合）	686
13.3.5	インデクスの横分割の例（HiRDB/パラレルサーバの場合）	687
13.4	プラグインインデクス	689

- 13.4.1 プラグインインデクスの効果と作成方法 689
- 13.5 プラグインインデクスの横分割 690
- 13.5.1 プラグインインデクスの横分割の効果 690
- 13.5.2 定義方法 690
- 13.5.3 プラグインインデクスの横分割の形態 690
- 13.5.4 設計上の考慮点 695
- 13.5.5 注意 695
- 13.6 インデクスの優先順位 696

14 RD エリアの設計 700

- 14.1 RD エリアを設計するときの検討項目 701
- 14.2 セグメント 704
 - 14.2.1 セグメントサイズの決定 704
 - 14.2.2 セグメント内の空きページ比率の設定 706
 - 14.2.3 セグメントの確保と解放 707
- 14.3 ページ 708
 - 14.3.1 ページ長の決定 708
 - 14.3.2 ページ内の未使用領域の比率の設定 710
 - 14.3.3 ページの確保と解放 711
- 14.4 リスト用 RD エリアの設計 713
 - 14.4.1 リスト用 RD エリアの必要数 713
 - 14.4.2 ページ長、セグメントサイズの求め方 713
 - 14.4.3 セグメント数の求め方 714
- 14.5 空き領域の再利用機能 716
 - 14.5.1 データ格納時のサーチ方式 716
 - 14.5.2 空き領域の再利用機能とは 716
 - 14.5.3 効果と適用基準 718
 - 14.5.4 使用前の考慮点 719
 - 14.5.5 環境設定 720
 - 14.5.6 実行状態の確認 722
 - 14.5.7 注意事項 723
- 14.6 共用 RD エリア (HiRDB/パラレルサーバ限定) 724
 - 14.6.1 共用 RD エリアの概要 724
- 14.7 一時表用 RD エリア 727
 - 14.7.1 一時表用 RD エリアの概要 727

15 HiRDB のメモリ所要量 731

- 15.1 HiRDB/シングルサーバのメモリ所要量の見積もり 732
 - 15.1.1 メモリ配置 732

16.8	レジストリ LOB 用 RD エリアの容量の見積もり	916
16.8.1	レジストリ LOB 用 RD エリアの容量の計算方法	916
16.9	リスト用 RD エリアの容量の見積もり	917
17	システムファイル及び監査証跡ファイルの容量の見積もり	918
17.1	システムログファイルの容量の見積もり	919
17.1.1	システムログファイルの総容量	919
17.1.2	表定義時に出力されるシステムログ量	922
17.1.3	インデクス定義時に出力されるシステムログ量	923
17.1.4	表データ更新時に出力されるシステムログ量	926
17.1.5	ユティリティによるデータベース作成時に出力されるシステムログ量	938
17.1.6	SQL 操作に応じて出力されるシステムログ量	941
17.1.7	拡張システム定義スカラ関数の定義時に出力されるシステムログ量	941
17.1.8	RD エリアの自動増分機能使用時に出力されるシステムログ量	941
17.1.9	PURGE TABLE 文実行時に出力されるシステムログ量	942
17.1.10	空きページ解放ユティリティ (pdreclaim) 実行時に出力されるシステムログ量	942
17.1.11	再編成時期予測機能使用時に出力されるシステムログ量	944
17.1.12	更新可能バックアップ閉塞中に出力されるシステムログ量	945
17.1.13	pdchpathn コマンド実行時に出力されるシステムログ量	945
17.1.14	ディクショナリ表のメンテナンス実行時に出力されるシステムログ量	946
17.2	シンクポイントダンプファイルの容量の見積もり	947
17.2.1	シンクポイントダンプファイルの容量の計算方法	947
17.3	ステータスファイルの容量の見積もり	948
17.3.1	ステータスファイルの容量の計算方法	948
17.4	監査証跡ファイルの容量の見積もり	955
18	作業表用ファイルの容量の見積もり	957
18.1	作業表用ファイルの概要	958
18.1.1	作業表用ファイルの作成契機	958
18.1.2	作業表用ファイルの格納先	960
18.2	HiRDB ファイルシステム領域サイズの見積もり (pdfmkfs -n コマンド)	961
18.2.1	SQL 文が使用する作業表用ファイルの容量	962
18.2.2	ユティリティが使用する作業表用ファイルの容量	967
18.2.3	ディクショナリ表のメンテナンスが使用する作業表用ファイルの容量	969
18.3	最大ファイル数の見積もり (pdfmkfs -l コマンド)	970
18.3.1	最大ファイル数の計算方法	970
18.4	最大増分回数の見積もり (pdfmkfs -e コマンド)	972
19	ユティリティ実行時の容量の見積もり	973
19.1	ユティリティ実行時のファイルの容量の見積もり	974

- 19.1.1 データベース作成ユーティリティ (pload) 実行時のファイルの容量 974
- 19.1.2 データベース再編成ユーティリティ (pdrorg) 実行時のファイルの容量 976
- 19.1.3 統計解析ユーティリティ (pdstedit) 実行時のファイルの容量 983
- 19.1.4 データベース状態解析ユーティリティ (pddbst) 実行時のファイルの容量 985
- 19.1.5 データベース複製ユーティリティ (pdcopy) 実行時のファイルの容量 986
- 19.1.6 ディクショナリ搬出入ユーティリティ (pdexp) 実行時のファイルの容量 990
- 19.1.7 最適化情報収集ユーティリティ (pdgetcst) 実行時のファイルの容量 991
- 19.1.8 アクセスパス表示ユーティリティ (pdvwopt) 実行時のファイルの容量 991
- 19.1.9 リバランスユーティリティ (pdrbal) 実行時のファイルの容量 992
- 19.1.10 整合性チェックユーティリティ (pdconstck) 実行時のファイルの容量 994
- 19.1.11 パラレルローディング (pdparaload) 実行時のファイルの容量 994
- 19.1.12 ソート用ワークファイル容量の計算で使用するバッファサイズ 995
- 19.2 ユティリティ実行時のメモリ所要量の見積もり 997
- 19.2.1 データベース初期設定ユーティリティ (pdinit) 実行時のメモリ所要量 997
- 19.2.2 データベース定義ユーティリティ (pddef) 実行時のメモリ所要量 998
- 19.2.3 データベース作成ユーティリティ (pload) 実行時のメモリ所要量 998
- 19.2.4 データベース再編成ユーティリティ (pdrorg) 実行時のメモリ所要量 1003
- 19.2.5 データベース構成変更ユーティリティ (pdmod) 実行時のメモリ所要量 1004
- 19.2.6 統計解析ユーティリティ (pdstedit) 実行時のメモリ所要量 1006
- 19.2.7 データベース状態解析ユーティリティ (pddbst) 実行時のメモリ所要量 1007
- 19.2.8 最適化情報収集ユーティリティ (pdgetcst) 実行時のメモリ所要量 1008
- 19.2.9 データベース複製ユーティリティ (pdcopy) 実行時のメモリ所要量 1009
- 19.2.10 データベース回復ユーティリティ (pdrstr) 実行時のメモリ所要量 1010
- 19.2.11 ディクショナリ搬出入ユーティリティ (pdexp) 実行時のメモリ所要量 1013
- 19.2.12 アクセスパス表示ユーティリティ (pdvwopt) 実行時のメモリ所要量 1014
- 19.2.13 リバランスユーティリティ (pdrbal) 実行時のメモリ所要量 1015
- 19.2.14 空きページ解放ユーティリティ (pdreclaim) 及びグローバルバッファ常駐化ユーティリティ (pdpgbfon) 実行時のメモリ所要量 1019
- 19.2.15 整合性チェックユーティリティ (pdconstck) 実行時のメモリ所要量 1020
- 19.2.16 パラレルローディング (pdparaload) 実行時のメモリ所要量 1021

20 リソース数に関連する環境変数の見積もり 1022

- 20.1 リソース数に関連する環境変数 1023
 - 20.1.1 見積もり 1023
 - 20.1.2 設定方法 1023
 - 20.1.3 設定の削除方法 1024
 - 20.1.4 HiRDB が自動計算時に用いる計算式 1024
 - 20.1.5 バージョンアップ時の注意点 1025
- 20.2 HiRDB/シングルサーバの場合 1027
 - 20.2.1 見積もり式 1027

20.2.2	共用メモリの計算式	1028
20.3	HiRDB/パラレルサーバの場合	1030
20.3.1	見積もり式	1030
20.3.2	共用メモリの計算式	1033
21	Windows レジストリ設定値の見積もり	1034
21.1	デスクトップヒープ指定値の見積もり	1035
21.1.1	デスクトップヒープ指定値の見積もり方法	1035
21.2	TCP ポートに関する設定値の見積もり	1037
22	サンプルファイル	1038
22.1	サンプルファイルの概要	1039
22.1.1	サンプルファイルのファイル名	1039
22.2	表の定義情報	1042
22.3	サンプルファイルの使用方法	1045
22.3.1	サンプルデータベースの作成手順	1045
22.3.2	サンプルデータベースのカスタマイズ	1046
22.3.3	サンプルで使用する HiRDB ファイルシステム領域名とユーザ作成ファイル名	1049
23	HiRDB サーバと HiRDB クライアント間の通信	1053
23.1	HiRDB サーバと HiRDB クライアントの接続方法	1054
23.1.1	FQDN を指定した HiRDB サーバへの接続方法	1054
23.1.2	マルチコネクションアドレス機能を使用した HiRDB サーバへの接続方法	1056
23.2	DNS サーバで IP アドレスを管理する場合の設定	1061
23.2.1	同一ドメイン内での HiRDB の設定方法	1061
23.2.2	複数ドメインでの HiRDB の設定方法	1062
23.3	ファイアウォールや NAT が設置されている場合の設定	1063
23.3.1	HiRDB/シングルサーバ側にファイアウォールを設置した場合	1063
23.3.2	HiRDB/シングルサーバ側にファイアウォールと NAT を設置した場合	1064
23.3.3	HiRDB/パラレルサーバ側にファイアウォールを設置した場合	1066
23.3.4	HiRDB/パラレルサーバ側にファイアウォールと NAT を設置した場合	1067
23.3.5	HiRDB サーバのユニット間にファイアウォールを設置した場合	1069
23.4	HiRDB が使用するポート数	1071
23.4.1	ユニットが使用する通信ポート数の見積もり	1071
23.4.2	注意事項	1072
23.4.3	計算例	1072
23.4.4	ポート数不足を回避する方法	1073
23.5	HiRDB で指定するポート番号	1074
23.5.1	HiRDB で指定するポート番号の一覧	1074
23.5.2	ポート番号の指定方法	1075

23.5.3 ポート番号の重複に関する注意事項 1078

23.6 HiRDB 予約ポート機能 1080

23.6.1 HiRDB 予約ポート数の見積もり 1080

付録 1081

付録 A HiRDB の最大値・最小値 1082

付録 A.1 システム構成に関する最大値と最小値 1082

付録 A.2 データベースに関する最大値と最小値 1083

付録 A.3 HiRDB ファイル名に関する最大値と最小値 1085

付録 B HiRDB のプロセス一覧 1087

付録 B.1 HiRDB/シングルサーバで起動するプロセス 1087

付録 B.2 HiRDB/パラレルサーバで起動するプロセス 1092

付録 C Q&A 1101

付録 C.1 インストールディレクトリに関する質問 1101

付録 C.2 1073 エラーに関する質問 1101

付録 C.3 仮想メモリの見積もり方法に関する質問 1102

付録 C.4 ネットワークドライブの使用に関する質問 1102

付録 C.5 システム共通定義の pdstart オペランドに指定するホスト名に関する質問 1102

付録 C.6 HiRDB/Developer's Kit に関する質問 1102

付録 C.7 データベース定義ユティリティ (pddef) の実行に関する質問 1103

付録 C.8 表の最大容量に関する質問 1103

付録 C.9 OpenTP1 との XA インタフェースに関する質問 1103

付録 C.10 FIX 表の性能に関する質問 1104

付録 C.11 重複キーインデクスに関する質問 1104

付録 C.12 横分割表のインデクス定義に関する質問 1104

付録 C.13 シンクポイントダンプの運用に関する質問 1105

付録 C.14 ステータスファイルに関する質問 1105

付録 C.15 作業表用 HiRDB ファイルシステム領域の最大使用量に関する質問 1107

付録 C.16 pdstart コマンドに関する質問 1108

付録 C.17 データベース定義ユティリティ (pddef) がエラーになる場合 1109

付録 C.18 CREATE TABLE 文の LOB 列定義に関する質問 1110

付録 C.19 ウィルス対策ソフトに関する質問 1110

付録 C.20 HiRDB 管理者の変更に関する質問 1111

付録 C.21 ジャンクションポイント、又はシンボリックリンクの使用に関する質問 1111

付録 D バッチファイルによる環境設定 1113

付録 D.1 バッチファイルによる環境設定の概要 1113

付録 D.2 バッチファイルによる HiRDB の環境設定 1119

付録 D.3 HiRDB システム定義の変更 1123

1

HiRDB のシステム構築の概要

この章では、HiRDB のシステム構築手順、HiRDB のファイル構成及びバージョンアップ手順について説明します。

1.1 オペランド省略時動作の概要

HiRDB では、HiRDB のバージョン、リビジョンごとに HiRDB システム定義のオペランド、ユーティリティのオプション、及び SQL のオプションの省略値を見直して変更しています。省略値の変更に伴い、バージョン 09-50 以降、オペランド省略時動作として、推奨値を仮定する推奨モードと、特定のバージョンの省略値を仮定する互換モードを提供しています。通常は、より安全なシステムを構築するために、指定が必要なオペランド数を大幅に削減した推奨モードの適用を検討してください。

09-50 より前のバージョンからバージョンアップを行う場合は、省略値変更によるメリット及びデメリットについて、「[HiRDB システム定義のオペランド省略値の確認](#)」、及び「[そのほかの省略値の確認](#)」で確認してください。確認の結果、旧バージョンとの互換性を重視する場合は、旧バージョンと同等の省略値になる互換モードを適用してください。ただし、この場合はすべてのオペランドが旧バージョンの省略値となりますので、各オペランドに推奨値を指定することを検討してください。

修正版 HiRDB への入れ替えを行う場合は、既に適用しているオペランド省略時動作を適用してください。

オペランド省略時動作は、HiRDB のインストールで選択できます。また、`pdntenv` コマンドで変更できます。


1.2 システム構築手順

ここでは、HiRDB を新規導入するときのシステム構築手順について説明します。

1.2.1 HiRDB を新規導入するときのシステム構築手順

HiRDB を新規導入するときのシステム構築手順を次の図に示します。

図 1-1 HiRDB を新規導入するときのシステム構築手順



注※1

手順については、「インストール」を参照してください。

注※2

HiRDB の環境設定は次に示すどれかの方法で実施します。

- 簡易セットアップツールを使用する方法
- コマンドを使用する方法
- バッチファイルを使用する方法

各環境設定方法について次の表に示します。

表 1-1 各環境設定方法

環境設定方法	概要
簡易セットアップツールを使用する方法	簡易セットアップツールを使用する方法については、「簡易セットアップツールによる環境設定」を参照してください。

環境設定方法	概要
コマンドを使用する方法	HiRDB のコマンドを使用して HiRDB の環境設定を行います。 コマンドを使用する方法については、「 コマンドによる環境設定 」を参照してください。
バッチファイルを使用する方法	バッチファイルを実行して HiRDB の環境設定を行います。 バッチファイルを使用する方法については、「 バッチファイルによる環境設定 」を参照してください。

注※3

手順については、「[データベースの作成](#)」を参照してください。

なお、HiRDB を 24 時間連続稼働するときにお勧めする運用方法、及び注意事項について、マニュアル「[HiRDB システム運用ガイド](#)」で説明しています。必要に応じて参照してください。

1.2.2 HiRDB の環境設定の概要

HiRDB 管理者は、次に示すどれかの方法で HiRDB の環境設定をしてください。

- 簡易セットアップツールを使用する方法
- コマンドを使用する方法
- バッチファイル (SPsetup.bat) を使用する方法

ポイント

初めて HiRDB の環境を構築する場合は、簡易セットアップツールの使用をお勧めします。

各環境設定方法のメリット及びデメリットを次の表に示します。

表 1-2 各環境設定方法のメリット及びデメリット

環境設定方法	概要	メリット	デメリット
簡易セットアップツールを使用する方法	HiRDB の環境設定情報を、表示される画面に従って入力していきます。その入力情報を基に HiRDB の環境設定が行われます。 簡易セットアップツールを使用する方法については、「 簡易セットアップツールによる環境設定 」を参照してください。	ほかの方法よりも手軽に HiRDB の環境設定ができます。簡易セットアップツールを使用して標準セットアップ又はウィザードセットアップを行えば、テスト環境を構築できます。また、既存のシステム定義の指定値を変更することもできます。※1	HiRDB のシステム構成が簡易セットアップツールで設定できる範囲に限定されます。
コマンドを使用する方法※2	HiRDB のコマンドを使用して HiRDB の環境設定を行います。 コマンドを使用する方法については、「 コマンドによる環境設定 」を参照してください。	HiRDB のシステム構成を自由に決められます。	HiRDB の環境設定をするのに、ある一定以上の知識が必要になります。具体的には、このマニュアルで説明している機能や設定内容を理解しておく必要があります。そのた

環境設定方法	概要	メリット	デメリット
			め、ほかの方法よりも、環境設定方法が難しくなります。
バッチファイル (SPsetup.bat) を使用する方法※3	バッチファイルを実行して HiRDB の環境設定を行います。 バッチファイルを使用する方法については、「 バッチファイルによる環境設定 」を参照してください。	コマンドを使用する方法よりも手軽に HiRDB の環境設定ができます。バッチファイルを使用して HiRDB の環境設定をすれば、取りあえず HiRDB を開始できるようになります。	HiRDB のシステム構成がバッチファイルで設定できる範囲に限定されます。

注※1

簡易セットアップツールが生成する値は、あくまで HiRDB のテスト環境を想定したものです。本番環境に適用する場合は、簡易セットアップツールが生成した値をそのまま使用するのではなく、適切な値を見積もって指定してください。

注※2

本番用のシステムを構築する前に簡易導入をお試しください。サンプルファイルを使ってテスト用のシステムで HiRDB の構築手順を一通り実行しておけば、本番用のシステムをより適切に構築できます。簡易導入の方法については、「[サンプルファイル](#)」を参照してください。

注※3

バッチファイルを使用する方法は、HiRDB/シングルサーバのときだけ使えます。HiRDB/パラレルサーバの環境設定については、`%PDDIR%\¥HiRDEF¥readme.txt` を参照してください。

注意事項

- 簡易セットアップツールの場合、プラグインの環境設定はできません。
- バッチファイルの場合、HiRDB の環境設定情報を自動的に設定します。設定し終わった内容を基に、HiRDB 管理者が適切な環境に変更します。

1.2.3 ほかの製品と連携する場合の環境設定

ほかの製品と連携する場合の環境設定を次に示します。

(1) レプリケーション機能を使用する場合

レプリケーション機能を使用するには、HiRDB Datareplicator、HiRDB Dataextractor が必要になります。レプリケーション機能の環境設定方法については、「[レプリケーション機能との連携](#)」を参照してください。

(2) OLTP と連携する場合

OLTP と連携する場合の環境設定方法については、「[OLTP との連携](#)」を参照してください。

(3) 系切り替え機能を使用する場合

系切り替え機能を使用する場合は、クラスタソフトウェアが必要になります。クラスタソフトウェアはプラットフォームごとに異なります。クラスタソフトウェア、及び系切り替え機能の環境設定方法については、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

1.2.4 Windows Terminal Service の使用

Windows Terminal Service を使用して HiRDB の運用・操作ができます。これによって、遠隔地のマシンや、コンソールがないマシンに対しても HiRDB の運用・操作を行うことが可能となります。Windows Terminal Service の詳細については、OS のマニュアルを参照してください。

(1) 注意事項

(a) OS がインストールされているディレクトリ下のファイルアクセス

Windows Terminal Service を経由してアプリケーションを操作する場合、OS がインストールされているディレクトリ下（例えば c:\windows）の初期化ファイル（ファイル拡張子が INI のファイル）ではなく、ユーザごとに作成されるディレクトリ下（例えば c:\windows\userprofile\username\windows）の初期化ファイルが有効になるとことがあります。

このとき、OS がインストールされているディレクトリ下の HiRDB.INI ファイルの内容を、ユーザごとに作成されるディレクトリ下の HiRDB.INI ファイルに設定する必要があります。ただし、運用コマンド、ユーティリティ、クライアントプログラムを実行するコマンドプロンプトなどの実行環境に、クライアント環境定義を設定することで HiRDB.INI ファイルの場所の違いによる影響を回避できます。クライアント環境定義の設定方法については、マニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」を参照してください。

(b) セキュリティ上の注意事項

Windows Terminal Service を使用した場合、サーバのコンソールがログインしていない状態であっても、クライアント側の画面がログインした状態のことがあります。このため、サーバ及びクライアントに次の設定又は運用を行うなどの注意が必要となります。

- スクリーンセーバーのパスワードによる保護を付ける
- クライアントからの操作が終了した場合、ログオフする

1.3 HiRDB のディレクトリ及びファイル構成

1.3.1 最初に作成するファイル

(1) HiRDB 管理者が作成するディレクトリ及びファイル

HiRDB 管理者が作成するディレクトリ及びファイル構成を次の表に示します。

表 1-3 HiRDB 管理者が作成するディレクトリ及びファイル構成

ファイル又はディレクトリ名	説明
%PDDIR%\conf\pdsys	システム共通定義を格納するファイル
%PDDIR%\conf\pdutsys	ユニット制御情報定義を格納するファイル
%PDDIR%\conf\pdsvrc	サーバ共通定義を格納するファイル
%PDDIR%\conf\サーバ名	各サーバ定義を格納するファイル
%PDDIR%\conf\pduapenv	UAP 環境定義を格納するディレクトリ
%PDDIR%\conf\chgconf	システム構成変更用定義ファイルを格納するディレクトリ

(2) HiRDB が作成するディレクトリ及びファイル

HiRDB が作成するディレクトリ及びファイル構成を次の表に示します。

表 1-4 HiRDB が作成するディレクトリ及びファイル構成

ファイル又はディレクトリ名	説明
%PDDIR%\bin	HiRDB のコマンド及びユーティリティを格納するディレクトリ
%PDDIR%\lib	HiRDB の共用ライブラリ、及びメッセージテキストファイルを格納するディレクトリ
%PDDIR%\lib\sysconf	HiRDB システム定義の定義解析用ファイルを格納するディレクトリ
%PDDIR%\lib\sysdef	
%PDDIR%\lib\sysdef_r	
%PDDIR%\lib\sysdef_v94	
%PDDIR%\lib\servers	HiRDB サーバの実行ファイル及びライブラリを格納するディレクトリ
%PDDIR%\lib\chinese	EUC 中国語漢字コードパーサライブラリを格納するディレクトリ
%PDDIR%\lib\chinese-gb18030	中国語漢字コードパーサライブラリを格納するディレクトリ
%PDDIR%\lib\lang-c	単一バイト文字コードパーサライブラリを格納するディレクトリ
%PDDIR%\lib\sjis	シフト JIS 漢字コードパーサライブラリを格納するディレクトリ

ファイル又はディレクトリ名	説明
%PDDIR%\lib\utf-8	Unicode (UTF-8) パーサライブラリを格納するディレクトリ
%PDDIR%\lib\utf-8_ivs	Unicode (IVS 対応 UTF-8) パーサライブラリを格納するディレクトリ
%PDDIR%\client\lib	HiRDB クライアントのライブラリを格納するディレクトリ
%PDDIR%\client\xds\lib	バージョン 09-50 より前の HiRDB との互換のためのディレクトリ
%PDDIR%\client\util	HiRDB クライアントのコマンド及びユーティリティを格納するディレクトリ
%PDDIR%\client\include	UAP を作成するときに使用するヘッダ情報を格納するディレクトリ
%PDDIR%\include	UAP を作成するときに使用するヘッダ情報を格納するディレクトリ
%PDDIR%\spool	HiRDB の作業ファイルを格納するディレクトリ
%PDDIR%\spool\save ^{※1}	退避コアファイルを格納するディレクトリ
%PDDIR%\spool\pdshmdump ^{※1}	共用メモリダンプファイルを格納するディレクトリ
%PDDIR%\spool\pdckinf ^{※1}	デッドロック・タイムアウト情報ファイル, 排他資源管理テーブル情報ファイル, 及びデッドロック SQL 情報ファイルを格納するディレクトリ
%PDDIR%\spool\pdsysdump ^{※1}	システム共通の簡易ダンプファイルを格納するディレクトリ
%PDDIR%\spool\pdsdsdump ^{※1}	シングルサーバ用の簡易ダンプファイルを格納するディレクトリ
%PDDIR%\spool\pdfesdump ^{※1}	フロントエンドサーバ用の簡易ダンプファイルを格納するディレクトリ
%PDDIR%\spool\pddicdump ^{※1}	ディクショナリサーバ用の簡易ダンプファイルを格納するディレクトリ
%PDDIR%\spool\pdbesdump ^{※1}	バックエンドサーバ用の簡易ダンプファイルを格納するディレクトリ
%PDDIR%\spool\pdstj1, pdstj2	統計ログファイル
%PDDIR%\spool\pdlog1, pdlog2	メッセージログファイル
%PDDIR%\spool\pdjnlinf	システムログ情報出力ファイルを格納するディレクトリ
%PDDIR%\spool\pdjnlinf\errinf	システムログエラー情報出力ファイルを格納するディレクトリ
%PDDIR%\spool\scdqid1, scdqid2	HiRDB 内部のスケジュールキュー情報を格納するファイル
%PDDIR%\spool\oslmqid	メッセージキューの ID を格納するファイル
%PDDIR%\spool\oslsmid	セマフォの ID を格納するファイル
%PDDIR%\spool\pdprcsts	prc ステータスファイル
%PDDIR%\spool\~pdatmode	開始・終了用ステータスファイル
%PDDIR%\spool\~pdipcid	セマフォの ID を管理するファイル
%PDDIR%\spool\~pdommenv	共用メモリの情報を格納するファイル
%PDDIR%\spool\cmdlog\cmdlog1, cmdlog2	実行したコマンドの履歴ファイル
%PDDIR%\spool\errlog\errlog1, errlog2	HiRDB の内部稼働履歴ファイル
%PDDIR%\spool\olkfifs	HiRDB 内部用ワークディレクトリ

ファイル又はディレクトリ名	説明
%PDDIR%\spool\olkrsfs	HiRDB 内部用ワークディレクトリ
%PDDIR%\spool\cncctusrinf	正常停止又は計画停止コマンド実行時に HiRDB に接続しているユーザがいた場合、接続ユーザ情報を格納するファイル
%PDDIR%\spool\cncctusrdtl	正常停止又は計画停止コマンド実行時に HiRDB に接続しているユーザがいた場合、pdls -d act, pdls -d prc, pdls -d trn のコマンド実行結果を格納するファイル
%PDDIR%\spool\pdsqldump ^{※1}	アクセスパス情報ファイルを格納するディレクトリ
%PDDIR%\spool\pdprf	PRF トレースファイル出力ディレクトリ
%PDDIR%\spool\pdeefinf	バージョン 09-50 より前の HiRDB との互換のためのディレクトリ
%PDDIR%\spool\pduaperr	SQL エラーレポートファイルディレクトリ
%PDDIR%\spool\pdcwwrn	SQL 実行時間警告情報ファイルディレクトリ
%PDDIR%\spool\utlrrpt	処理性能情報ファイル出力ディレクトリ
%PDDIR%\spool\pdrshs1.log, pdrshs2.log	リモート系コマンドの情報を格納するファイル
%PDDIR%\spool\pdsha1.log, pdsha2.log	系切り替え機能の情報を格納するファイル
任意 ^{※2}	RPC トレースファイル
%PDDIR%\tmp ^{※3}	HiRDB 内部用ワークディレクトリ
%PDDIR%\tmp\pdommenv	共用メモリの情報を格納するファイル
%PDDIR%\tmp\home\HiRDB が管理する識別子のディレクトリ	カレントワーキングディレクトリ
%PDDIR%\conf	HiRDB システム定義ファイルを格納するディレクトリ
%PDDIR%\conf\backconf	システム構成変更コマンド実行時の、変更前の HiRDB システム定義を格納するディレクトリ
%PDDIR%\dbenv	HiRDB データベース環境情報ファイルを格納するディレクトリ
%PDCLTPATH%\pdsq11.trc, pdsq12.trc ^{※4}	UAP が実行した SQL のトレース情報を格納するファイル
%PDCLTPATH%\pderr1.trc, pderr2.trc ^{※4}	UAP とサーバ間の通信エラー情報を格納するファイル
%PDDIR%\plugin	HiRDB プラグイン運用ディレクトリを統括するディレクトリ
%PDDIR%\plugin\lib	プラグインライブラリを格納するディレクトリ
%PDDIR%\plugin\プラグイン名称	プラグイン運用ディレクトリ
%PDDIR%\plugin\プラグイン名称\bin	プラグイン専用コマンドを格納するディレクトリ
%PDDIR%\plugin\プラグイン名称\etc	各プラグイン共通に必要なファイルを格納するディレクトリ
%PDDIR%\plugin\プラグイン名称\conf	プラグイン用コンフィグレーションファイルを格納するディレクトリ
%PDDIR%\jre ^{※5}	Java 実行環境

ファイル又はディレクトリ名	説明
%PDDIR%renew	修正版 HiRDB の入れ替え用ディレクトリ
%PDDIR%renew_bak	修正版 HiRDB に入れ替えるときの、稼働中の HiRDB のバックアップ用ディレクトリ
%PDDIR%pdistup	簡易セットアップツールを格納するディレクトリ
%PDDIR%sample	サンプルデータベースの実行環境を格納しているディレクトリ
%PDDIR%HiRDEF	HiRDB 定義支援の実行環境を格納しているディレクトリ
%PDDIR%UXPLDIR	システムコールの仕様差吸収ライブラリが使用するディレクトリ
%PDDIR%UXPLDIR*spool%uxpllog1.txt, uxpllog2.txt	システムコールの仕様差吸収ライブラリが出力する情報を格納するファイル
%PDDIR%Setup.ini	インストール情報を管理するファイル
%PDDIR%spooltmp	作業用一時ファイル格納ディレクトリ

注※ 1

このディレクトリは、HiRDB がトラブルシュート情報を出力するディレクトリで、容量が増え続ける可能性があります。そのため、定期的に削除する必要があります。pdcpool コマンドで定期的に削除してください。

なお、次のオペランドでトラブルシュート情報を定期的に削除する設定ができます。オペランドの詳細は、マニュアル「HiRDB システム定義」を参照してください。

- pd_spool_cleanup_interval
- pd_spool_cleanup_interval_level
- pd_spool_cleanup
- pd_spool_cleanup_level

注※ 2

pd_rpc_trace_name オペランドでファイル名を指定します。

注※ 3

HiRDB が内部的に使用するディレクトリです。このディレクトリ下にディレクトリ及びファイルを作成しないでください。また、HiRDB がファイルを作成するディレクトリにこのディレクトリを指定しないでください（例えば、pd_rpc_trace_name オペランドなど）。このディレクトリはユニットを開始するときに毎回削除及び新規作成されます。

注※ 4

このファイルは、PDCLTPATH で指定したディレクトリに二つ出力されます。PDCLTPATH の指定がない場合、UAP を起動したときのカレントディレクトリ（OpenTP1 から起動される UAP の場合、%DCDIR%tmp%home%サーバ名 xx のディレクトリ）下に出力されます。

作成されるファイル名は、X/Open に従った API (TX_関数) の使用の有無によって異なります。TX_関数の使用時に作成されるファイル名は次のようになります。

- pdsqxxxxx-1.trc, pdsqxxxxx-2.trc
- pderrxxxxx-1.trc, pderrxxxxx-2.trc

(凡例) xxxxx : UAP 実行時のプロセス ID

ファイル名がプロセス ID になるため、UAP 実行時のサーバプロセス数分のファイルが出力される可能性があるため注意が必要です。

注※5

バージョン 07-03 より前の場合は作成されます。バージョン 07-03 以降の場合は、JRE が同梱されないため、作成されません。

1.3.2 単調増加ファイル

HiRDB を使用すると単調増加するファイルを情報の種別ごとに示します。

なお、*は任意の英数字です。また、ファイル名又はディレクトリ名には、標準のパス名を記載していません。システムによっては異なる場合があります。

また、サポートバージョンとは、サポートを開始したバージョンを示します。例えば、サポートバージョンが初期の場合は、全バージョンでサポートしていることとなります。

表中の凡例を次に示します。

○ : オプションなどで最大サイズを制限できます。

× : 最大サイズを制限できません。

S : HiRDB/シングルサーバ

P : HiRDB/パラレルサーバ

DK : HiRDB/Developer's Kit

RT : HiRDB/Run Time

(1) 簡易ダンプ

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
1	%PD DIR% %spool% l%pdf	フロントエンドサーバ用の簡易ダンプファイルです。pdfes プロセスセグメンテーション障害、又はアポート時に生成されます。	数 MB (不定)	ディレクトリ : %PDDIR% %spool%pdfes dump, pdfesdump1,	×	P	初期

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
	esdump*	<p>自動で削除する場合： 次のオペランドを指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> pd_spool_cleanup_interval pd_spool_cleanup_interval_level pd_spool_cleanup pd_spool_cleanup_level <p>手動で削除する場合： pdcspool コマンドを実行します。</p> <p>なお、%PDDIR%下が容量不足となった場合はユニットダウンします。</p>		<p>pdfesdump2 でディレクトリ 3世代のループ ファイル： ディレクトリ下 に無制限</p>			
2	%PDDIR% %spool% %pddicdump*	<p>ディクショナリサーバ用の簡易ダンプ ファイルです。pddic プロセスセグメン テーション障害、アボート、ディク ショナリ用 RD エリア閉塞時に生成さ れます。</p> <p>自動で削除する場合： 次のオペランドを指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> pd_spool_cleanup_interval pd_spool_cleanup_interval_level pd_spool_cleanup pd_spool_cleanup_level <p>手動で削除する場合： pdcspool コマンドを実行します。</p> <p>なお、%PDDIR%下が容量不足となっ た場合はユニットダウンします。</p>	数 MB (不定)	<p>ディレクトリ： %PDDIR% %spool%pddic dump, pddicdump1, pddicdump2 でディレクトリ 3世代のループ ファイル： ディレクトリ下 に無制限</p>	×	P	初期
3	%PDDIR% %spool% %pdbesdump*	<p>バックエンドサーバ用の簡易ダンプ ファイルです。pdbes プロセスセグメン テーション障害、アボート、ユーザ 用 RD エリア閉塞時に生成されます。</p> <p>自動で削除する場合： 次のオペランドを指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> pd_spool_cleanup_interval pd_spool_cleanup_interval_level pd_spool_cleanup 	数 MB (不定)	<p>ディレクトリ： %PDDIR% %spool% pdbes dump, pdbesdump1, pdbesdump2 でディレクトリ 3世代のループ</p>	×	P	初期

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
		<ul style="list-style-type: none"> pd_spool_cleanup_level 手動で削除する場合： pdcspool コマンドを実行します。 なお、%PDDIR%下が容量不足となった場合はユニットダウンします。		ファイル： ディレクトリ下に無制限			
4	%PDDIR%\spool\pdsdsdump*	シングルサーバ用の簡易ダンプファイルです。pdsds プロセスセグメンテーション障害、アボート、ユーザ用 RD エリア閉塞時に生成されます。 自動で削除する場合： 次のオペランドを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> pd_spool_cleanup_interval pd_spool_cleanup_interval_level pd_spool_cleanup pd_spool_cleanup_level 手動で削除する場合： pdcspool コマンドを実行します。 なお、%PDDIR%下が容量不足となった場合はユニットダウンします。	数 MB (不定)	ディレクトリ： %PDDIR%\spool\pdsdsdump, pdsdsdump1, pdsdsdump2 でディレクトリ 3 世代のループ ファイル： ディレクトリ下に無制限	×	S	初期
5	%PDDIR%\spool\pdsysdump*	システム共通の簡易ダンプファイルです。HiRDB システムを制御するプロセスの異常終了時に生成されます。 自動で削除する場合： 次のオペランドを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> pd_spool_cleanup_interval pd_spool_cleanup_interval_level pd_spool_cleanup pd_spool_cleanup_level 手動で削除する場合： pdcspool コマンドを実行します。 なお、%PDDIR%下が容量不足となった場合はユニットダウンします。	数～数十 MB (不定)	ディレクトリ： %PDDIR%\spool\pdsysdump, pdsysdump1, pdsysdump2 でディレクトリ 3 世代のループ ファイル： ディレクトリ下に無制限	×	S, P	初期

(2) エラー情報

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
1	%PDIR% ¥spool¥pdlockinf¥出力日時	デッドロック・タイムアウト情報ファイルです。排他制御エラー発生時に生成されます。 自動で削除する場合： 次のオペランドを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> pd_spool_cleanup_interval pd_spool_cleanup_interval_level pd_spool_cleanup pd_spool_cleanup_level 手動で削除する場合： pdcspool コマンドを実行します。 なお、%PDIR%下が容量不足となった場合はユニットダウンします。	数 KB	無制限	×	S, P	初期
2	%PDIR% ¥spool¥pdlockinf¥出力日時.mem	排他資源管理テーブル情報ファイルです。排他資源管理テーブル不足発生時に生成されます。 自動で削除する場合： 次のオペランドを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> pd_spool_cleanup_interval pd_spool_cleanup_interval_level pd_spool_cleanup pd_spool_cleanup_level 手動で削除する場合： pdcspool コマンドを実行します。 なお、%PDIR%下が容量不足となった場合はユニットダウンします。	数 KB	無制限	×	S, P	初期
3	%PDIR% ¥spool¥pdlockinf¥出力日時	デッドロック SQL 情報ファイルです。デッドロック発生時に生成されます。 自動で削除する場合： 次のオペランドを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> pd_spool_cleanup_interval 	数~数十 KB	無制限	×	S, P	10-08

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
	時_サーバー名_トランザクション識別子_スレッドID.sql	<ul style="list-style-type: none"> pd_spool_cleanup_interval_level pd_spool_cleanup pd_spool_cleanup_level 手動で削除する場合： pdcspool コマンドを実行します。 なお、%PDDIR%下が容量不足となった場合はユニットダウンします。					
4	%PDDIR%\\$spool\%pdj\nlinf%*	システムログファイルの空き容量監視機能のシステムログファイルの状態情報ファイルです。システムログファイルの空き容量が警告値未満になったときに 1 ファイル生成されます。 自動で削除する場合： 次のオペランドを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> pd_spool_cleanup_interval pd_spool_cleanup_interval_level pd_spool_cleanup pd_spool_cleanup_level 手動で削除する場合： pdcspool コマンドを実行します。 なお、%PDDIR%下が容量不足となった場合はユニットダウンします。	2729～3521 バイト程度	サーバーごとに 1 ファイル	×	S, P	07-00
5	%PDDIR%\\$spool\%pdj\nlinf%errinf%*	システムログエラー情報出力ファイルです。リラン時、システムログ読み込みエラー時に生成されます。 自動で削除する場合： 次のオペランドを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> pd_spool_cleanup_interval pd_spool_cleanup_interval_level pd_spool_cleanup 	最大値は pd_log_max_data_size オペランドの指定値	ログ世代数分（有限個）	×	S, P	初期

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
		<ul style="list-style-type: none"> pd_spool_cleanup_level 手動で削除する場合： pdcspool コマンドを実行します。 又は pdstart コマンド実行時（オプションなし、-i オプション指定時、又は dbdestroy オプション指定時）にも削除されます。 なお、%PDDIR%下が容量不足となった場合はユニットダウンします。					
6	%PDCLTPTH% %pder r1.trc, pderr 2.trc	クライアントエラー情報ファイルです。UAP 実行時に生成されます。OS の del コマンドなどを実行して手動で削除します。	クライアント環境変数 PDUAP ERLOG で指定 (省略値は 4096 バイト)	2 ファイルをラップで使用	○	S, P, DK, RT	初期
7	%PDCLTPTH% %pder rxxxx x-1.tr c, pderr xxxx x-2.tr c (xxxx x: UAP 実行 時の プロ セス ID)	クライアントエラー情報ファイルです (X/Open に従った API (TX_関数) を使用した場合)。UAP 実行時に生成されます。OS の del コマンドなどを実行して手動で削除します。	クライアント環境変数 PDUAP ERLOG で指定 (省略値は 4096 バイト)	UAP のプロセス ID ごとに 2 ファイルを作成し、ラップで使用	○	S, P, DK, RT	07-01

(3) チューニング情報

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
1	%PDDIR% %spool% %pdsql% %pdsql%*	<p>アクセスパス情報ファイルです。クライアント環境変数 PDVWOPTMODE に 1 以上を指定している場合、SQL 文実行時（前処理ごと）に生成されます。</p> <p>自動で削除する場合： 次のオペランドを指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> pd_spool_cleanup_interval pd_spool_cleanup_interval_level pd_spool_cleanup pd_spool_cleanup_level <p>手動で削除する場合： pdcspool コマンドを実行します。</p> <p>なお、%PDDIR%下が容量不足となった場合はユニットダウンします。</p>	(数 KB～数百 KB) ×トランザクション内 SQL 数	トランザクションごと	×	S, P	04-03

(4) トラブルシューティング情報

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
1	%PDDIR% %spool% %save% %abc%*	<p>サーバプロセス異常終了情報（ア bortコードなど）です。サーバプロセスの異常終了時に生成されます。</p> <p>自動で削除する場合： 次のオペランドを指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> pd_spool_cleanup_interval pd_spool_cleanup_interval_level pd_spool_cleanup 	32 ビットモードの場合：40 バイト 64 ビットモードの場合：72 バイト	無制限	×	S, P	初期

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
		<ul style="list-style-type: none"> pd_spool_cleanup_level 手動で削除する場合： pdcspool コマンドを実行します。 なお、%PDDIR%下が容量不足となった場合はユニットダウンします。					
2	%PDDIR%\spool\save*	サーバプロセス異常終了情報（コアファイル）です。サーバプロセスの異常終了時に生成されます。 自動で削除する場合： 次のオペランドを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> pd_spool_cleanup_interval pd_spool_cleanup_interval_level pd_spool_cleanup pd_spool_cleanup_level 手動で削除する場合： pdcspool コマンドを実行します。 なお、%PDDIR%下が容量不足となった場合はユニットダウンします。	数 MB～数十 MB	ダウンしたサーバ名[1-3]でファイル3世代のループ （サーバ名が不明な場合、サーバ名が数字となる場合があります）	×	S, P	初期
3	%PDDIR%\spool\save*.deb	サーバプロセス異常終了情報です。サーバプロセスの異常終了時に生成されます。 自動で削除する場合： 次のオペランドを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> pd_spool_cleanup_interval pd_spool_cleanup_interval_level pd_spool_cleanup pd_spool_cleanup_level 手動で削除する場合： pdcspool コマンドを実行します。 なお、%PDDIR%下が容量不足となった場合はユニットダウンします。	数 MB～数十 MB	ダウンしたサーバ名[1-3].deb でファイル3世代のループ （サーバ名が不明な場合、サーバ名が数字となる場合があります）	×	S, P	初期
4	%PDDIR%\spool	pdload, pdrorg, pdreclaim, pdpgbfn コマンドのトラブルシュー	数 KB～数十 KB（そのと	コマンドのプロセス ID ごとに 1 ファイル	×	S, P	06-02

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
	l%save%コマンド名*.txt	ト情報です。コマンドのタイムアウト時に生成されます。 自動で削除する場合： 次のオペランドを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> pd_spool_cleanup_interval pd_spool_cleanup_interval_level pd_spool_cleanup pd_spool_cleanup_level 手動で削除する場合： pdcspool コマンドを実行します。 なお、%PDDIR%下が容量不足となった場合はユニットダウンします。	きに実行していたHiRDBのプロセス数や、排他待ち資源数によって変化します)				
5	%PDDIR% %spool%save%.cwaitover	サーバプロセスの異常終了情報です。pd_client_waittime_over_abort オペランドに Y を指定している場合、サーバプロセス異常終了時に生成されます。 自動で削除する場合： 次のオペランドを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> pd_spool_cleanup_interval pd_spool_cleanup_interval_level pd_spool_cleanup pd_spool_cleanup_level 手動で削除する場合： pdcspool コマンドを実行します。 なお、%PDDIR%下が容量不足となった場合はユニットダウンします。	数 MB～十数 MB	無制限	×	S, P	04-05
6	%PDDIR% %spool%save%.shmdump	共用メモリダンプファイルです。pd_client_waittime_over_abort オペランドに Y を指定している場合、HiRDB を起動してから、初回の PDCWAITTIME オーバに伴うサーバプロセス異常終了時に生成されます。 自動で削除する場合： 次のオペランドを指定します。	数百 MB～数 GB (pdls -d mem コマンドで共用メモリを使用	HiRDB を起動してから初回の PDCWAITTIME オーバに伴うサーバプロセス異常終了時に 1 個生成します。*	×	S, P	04-05

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
		<ul style="list-style-type: none"> pd_spool_cleanup_interval pd_spool_cleanup_interval_level pd_spool_cleanup pd_spool_cleanup_level 手動で削除する場合： pdcspool コマンドを実行します。 なお、%PDDIR%下が容量不足となった場合はユニットダウンします。	するプロセスの属性が"MANAGER"と表示された共用メモリセグメントのサイズとほぼ同じです)				
7	%PDDIR%\%spool\pdshmdump%	共用メモリダンプファイルです。サーバプロセス異常終了時、ユニット異常終了時に生成されます。 自動で削除する場合： 次のオペランドを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> pd_spool_cleanup_interval pd_spool_cleanup_interval_level pd_spool_cleanup pd_spool_cleanup_level 手動で削除する場合： pdcspool コマンドを実行します。 なお、%PDDIR%下が容量不足となった場合はユニットダウンします。	数百 MB~数 GB (pdls -d mem コマンドで共用メモリを使用するプロセスの属性が"MANAGER"と表示された共用メモリセグメントのサイズとほぼ同じです)	shmdump と shmdump.old のファイル 2 世代でループ	×	S, P	初期
8	%PDDIR%\%spool\pdshmdump%.ucb.*	共用メモリダンプファイルです。サーバプロセス異常終了時に生成されます。 自動で削除する場合： 次のオペランドを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> pd_spool_cleanup_interval pd_spool_cleanup_interval_level pd_spool_cleanup 	数 KB	無制限	×	S, P	初期

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
		<ul style="list-style-type: none"> pd_spool_cleanup_level 手動で削除する場合： pdcspool コマンドを実行します。 なお、%PDDIR%下が容量不足となった場合はユニットダウンします。					
9	%PDDIR%\%spool%\pdshmdump%.rmb.*	共用メモリダンプファイルです。サーバプロセス異常終了時に生成されます。 自動で削除する場合： 次のオペランドを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> pd_spool_cleanup_interval pd_spool_cleanup_interval_level pd_spool_cleanup pd_spool_cleanup_level 手動で削除する場合： pdcspool コマンドを実行します。 なお、%PDDIR%下が容量不足となった場合はユニットダウンします。	数 KB	無制限	×	S, P	初期

注※

pd_clt_waittime_over_dump_level オペランドに shm_fesonly を指定した場合、クライアントが接続した FES ユニットで共用メモリダンプが生成されます。

(5) インデクス作成用一時ファイル

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
1	pd_plugin_ixmk_dir 指定	プラグインインデクスのインデクス情報ファイルです。SQL 文実行時に生成されます。 プラグインインデクスの一括作成が正常終了したとき、プラグインインデク	マニュアル 「HiRDB システム運用ガイ	プラグイン数×インデクス格納 RD エリア数（更新の発生した RD エリア数）	×	S, P	05-06

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
	ディレクトリ ¥インデクス 名称.RD エリア 名称 (pd_plugin_ixmk_dirにディレクトリを指定した場合)	スの再作成を実行したときに、自動で削除されます。 手動で削除する場合は OS の del コマンドなどを実行します。	ド」の「プラグインインデクスの遅延一括作成」の「注意事項」を参照してください。				

(6) 運用コマンド作業用一時ファイル

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
1	%PD DIR% ¥tmp ¥CMr *	運用コマンド一時ファイルです。運用コマンド実行時に生成されます。 運用コマンド実行終了時に自動的に削除されます。	MAX (1024 バイト× グローバル バッファ数, 512 バイト×RD	コマンドのプロセス ID ごとに 1 ファイル	○	S, P	初期

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
			エリア数)				
2	%PD DIR% %tmp %CMs *	運用コマンド一時ファイルです。運用コマンド実行時に生成されます。運用コマンド実行終了時に自動的に削除されます。	128 バイト×RD エリア数	コマンドのプロセス ID ごとに 1 ファイル	○	S, P	初期
3	%PD DIR% %tmp %CM b*	pdbuffs コマンドの差分情報ファイルです。pdbuffs コマンド (-k sts 指定, 又はオプション指定なし) 実行時に生成されます。 HiRDB 開始時に自動で削除されます。手動で削除する場合は、pdbuffs コマンドを実行していないときに OS の del コマンドなどを実行します。	16 バイト + 124 バイト× グローバル バッファ 数	コマンドのプロセス ID ごとに 1 ファイル	○	S, P	初期
4	%PD DIR% %tmp %pdc md*	運用コマンド結果ファイルです。運用コマンド実行時に生成されます。運用コマンド実行終了時に自動的に削除されます。 なお、このファイルは HiRDB/パラレルサーバでディクショナリサーバとシステムマネージャが別ノードの場合にだけ使用されます。	MAX (1024 バイト× グローバル バッファ 数, 512 バイト×RD エリア 数)	コマンドのプロセス ID ごとに 1 ファイル	○	P	初期
5	%TM P% %pdd efrev. exp.* (pd_t mp_d irecto ry オ ペラ ンド は無 効で す)	pddefrev コマンド作業用一時ファイルです。pddefrev コマンド実行開始時に生成されます。 pddefrev コマンド実行終了時に自動的に削除されます。手動で削除する場合は、OS の del コマンドなどを実行します。	搬出対象 の資源数 ×70 バ イト	コマンドのプロセス ID ごとに 1 ファイル	×	S, P	04-01

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
6	%PD DIR% ¥spool¥tmp ¥*	運用コマンド一時ファイルです。運用コマンド実行時に生成されます。運用コマンド実行終了時に自動的に削除されます。	最大 1024 バイト	コマンドのプロセス ID ごとに 1 ファイル	×	S, P	09-04
7	%PD DIR% ¥tmp ¥CM P*	pdchpathf コマンド作業用一時ファイルです。pdchpathf コマンド実行時に作成されます。 pdchpathf コマンド実行終了時に自動的に削除されます。手動で削除する場合は、OS の del コマンドなどを実行します。	制御文に指定した area 数 ×524 + 制御文に指定した HiRDB ファイルシステム領域内の HiRDB ファイル数×72 + 330	pdchpathf の制御文数 + 1	×	S, P	09-65

(7) ユティリティ結果ファイル

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
1	%TMP% ¥pdcp1*, -p オプション指定ディ	pdcopy 結果ファイルです。pdcopy 実行時に生成されます。 OS の del コマンドなどを実行して手動で削除します。	3500 バイト× RD エリア数	pdcopy の -p オプションなしの場合に毎回異なるファイル名で 1 ファイル	○	S, P	初期

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
	レクトリ ¥pdc pl* (08-02以降で pd_t mp_d irecto ry オ ペラ ンド 指定 時は pd_t mp_d irecto ry ディ レク トリ 下)						
2	%TM P% ¥pdrs l*, - w オ ブ ショ ン指 定 ディ レク トリ ¥pdrs l* (08-02以降で pd_t mp_d	pdrstr 結果一時ファイルです (ログ指定回復時のロールバックログ格納一時ファイル)。pdrstr 実行時に生成されます。 ロールバック完了時に自動で削除されます。手動で削除する場合は、OS の del コマンドなどを実行します。	ロールバックログ量に依存します。	pdrstr の対象 RD エリアが属するサーバ数	×	S, P	初期

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
	irectory オペランド指定時は pd_tmp_directory ディレクトリ下)						
3	%TMP% ¥pdrs2*, -p オプション指定ディレクトリ ¥pdrs2* (08-02以降で pd_tmp_directory オペランド指定時は pd_tmp_directory	pdrstr 結果ファイルです。pdrstr 実行時に生成されます。 OS の del コマンドなどを実行して手動で削除します。	3500 バイト×RD エリア数	pdrstr の-p オプションなしの場合に毎回異なるファイル名で1ファイル	○	S, P	初期

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
	ディレクトリ下)						
4	%TMP% ¥pdrs4* (08-02以降でpd_tmp_directory オペランド指定時はpd_tmp_directory ディレクトリ下)	pdrstr 結果一時ファイルです (メッセージをコンソールに出力するための一時ファイル)。pdrstr 実行時に生成されます。 pdrstr 実行終了時に自動で削除されます。手動で削除する場合は、OS の del コマンドなどを実行します。	256 バイト	1 (コマンド実行ノードだけ)	○	S, P	初期
5	%TMP% ¥REPORT* (バージョン 08-02以降でpd_tmp_directory オ	pdrbal 処理結果ファイルです。pdrbal 実行時に生成されます。 OS の del コマンドなどを実行して手動で削除します。	「リバランスユティリティ (pdrbal) 実行時のファイルの容量」を参照してください。	report 制御文指定なしの場合に毎回異なるファイル名で 1 ファイル	×	S, P	06-00

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
	パランド指定時は pd_tmp_directory ディレクトリ下)						
6	%TMP% %CO NSTCK-REP ORT-*(08-02以降で pd_tmp_directory オパランド指定時は pd_tmp_directory ディレクトリ下)	pdconstck 処理結果ファイルです。 pdconstck 実行開始時に生成されます。 OS の del コマンドなどを実行して手動で削除します。	「整合性チェックユーティリティ (pdconstck) 実行時のファイルの容量」を参照してください。	コマンドのプロセス ID ごとに 1 ファイル	×	S, P	07-03

(8) ユティリティ作業用一時ファイル

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
1	%TMP% ¥pdcp3* (08-02以降でpd_tmp_directory オペランド指定時はpd_tmp_directory ディレクトリ下)	pdcopy 結果一時ファイル（メッセージをコンソールに出力するための一時ファイル）です。pdcopy 実行時に生成されます。 pdcopy 実行終了時に自動的に削除されます。手動で削除する場合は、OS の del コマンドなどを実行します。	256 バイト	1（コマンド実行ノードだけ）	○	S, P	初期
2	%TMP% ¥pdcp4* (08-02以降でpd_tmp_directory オペランド指定時はpd_tmp_d	pdcopy 結果一時ファイル（メッセージ格納一時ファイル）です。pdcopy 実行開始時に生成されます。 pdcopy 実行終了時に自動的に削除されます。手動で削除する場合は、OS の del コマンドなどを実行します。	256 バイト × pdcopy 対象 RD エリア数	pdcopy の対象 RD エリアが属するサーバ数 + 2	○	S, P	初期

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
	irectory ディレクトリ下)						
3	%TMP% %pdrstr5* (08-02以降で pd_tmp_directory オペランド指定時は pd_tmp_directory ディレクトリ下)	pdrstr 結果一時ファイル (メッセージ格納一時ファイル) です。pdrstr 実行開始時に生成されます。 pdrstr 実行終了時に自動的に削除されます。手動で削除する場合は、OS の del コマンドなどを実行します。	256 バイト × pdrstr 対象 RD エリア数	対象 RD エリアが属するサーバ数 + 2 ただし、対象サーバ数が 2 以上、又は回復対象ユニット以外に存在するログを入力する場合には、さらに +1。	○	S, P	初期
4	%TMP% %ERROR* (08-02以降で pd_tmp_directory オペラ	pdload 入力データ格納情報の結果ファイル (エラー情報ファイル) です。pdload 実行時に生成されます。OS の del コマンドなどを実行して手動で削除します。	「データベース作成ユーティリティ (pdload) 実行時のファイルの容量」を参照してください。	source 文で error オペランドを指定しない場合、毎回異なるファイル名で 1 ファイル	×	S, P	初期

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
	ンド指定時は pd_t mp_d irecto ry ディレクトリ下)						
5	%TMP%* (08-02以降で pd_t mp_d irecto ry オペランド指定時は pd_t mp_d irecto ry ディレクトリ下)	pdload エラー情報ファイル作成用一時ファイルです。pdload 実行時に生成されます。OS の del コマンドなどを実行して手動で削除します。 なお、このファイルは HiRDB/パラレルサーバの場合だけ使用されます。	「データベース作成ユーティリティ (pdload) 実行時のファイルの容量」を参照してください。	データロード対象 表格納サーバ数	×	S, P	初期
6	%TMP%*LOBMID* (08-02以降で pd_t mp_d	pdload BLOB 列ロード用ワークファイルです。pdload 実行開始時に生成されます。OS の del コマンドなどを実行して手動で削除します。	「データベース作成ユーティリティ (pdload) 実行時のファイルの容量」を参	オプション-k に d 以外を指定し、lobmid 文を省略して BLOB 列を持つ表にデータロードする場合に、毎回異なるファイル名で 1 ファイル	×	S, P	03-00

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
	irectory オペランド指定時は pd_tmp_directory ディレクトリ下)		照してください。				
7	%TMP% %INDEX*, idxwork 制御文指定ディレクトリ %INDEX* (08-02以降で pd_tmp_directory オペランド指定時は pd_tmp_directory	pdload, pdrorg, pdrbal のインデックス情報ファイルです。pdload, pdrorg, pdrbal 実行時に生成されます。インデックスロード完了時に自動的に削除されます。手動で削除する場合は、OS の del コマンドなどを実行します。	次の箇所を参照してください。 「データベース作成ユーティリティ (pdload) 実行時のファイルの容量」 「データベース再編成ユーティリティ (pdrorg) 実行時のファイルの容量」 「リバランスユーティリティ (pdrbal)	インデクス一括作成モード選択時、毎回異なるファイル名でインデクス数×インデクス格納 RD エリア数分	×	S, P	初期

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
	ディレクトリ下)		実行時のファイルの容量]				
8	%TMP% %rs*, sort 制御文指定ディレクトリ %rs* (08-02以降で pd_t mp_d irecto ry オ ペラ ンド 指定時は pd_t mp_d irecto ry ディ レク トリ 下)	pdload, pdrorg, pdrbal のソート用ワークファイルです。pdload, pdrorg, pdrbal 実行時に生成されます。 インデクスロード完了時に自動的に削除されます。手動で削除する場合は、OS の del コマンドなどを実行します。	次の箇所を参照してください。 [データベース作成ユーティリティ (pdload) 実行時のファイルの容量] [データベース再編成ユーティリティ (pdrorg) 実行時のファイルの容量] [リバランスユーティリティ (pdrbal) 実行時のファイルの容量]	インデクス一括作成モード選択時、毎回異なるファイル名でインデクス格納サーバ数分	×	S, P	初期
9	%TMP% %*.db st.dat a, %TM	pddbst コマンド一時ファイルです。pddbst 実行開始時に生成されます。pddbst 実行終了時に自動的に削除されます。手動で削除する場合は、OS の del コマンドなどを実行します。	[データベース状態解析ユーティリティ (pddbst	コマンドのプロセス ID ごとにそれぞれ 1 ファイル	×	S, P	初期

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
	P% ¥*.db st.ms g (08-02以降で pd_t mp_d irecto ry オ ペラ ンド 指定 時は pd_t mp_d irecto ry ディ レク トリ 下)) 実行時のファイルの容量」を参照してください。				
10	%TM P% ¥*.syi , *.syo, *.uai, *.uao , *.sqi, *.sqo, *.pci, *.pco , *.soi, *.soo, *.doi, *.doo , *.bui,	pdstedit コマンド作業用一時ファイルです。pdstedit 実行開始時に生成されます。 pdstedit 実行終了時に自動的に削除されます。手動で削除する場合は、OS の del コマンドなどを実行します。	「統計解析ユーティリティ (pdstedit) 実行時のファイルの容量」を参照してください。	コマンドのプロセス ID ごと、かつ解析対象の情報ごとに 1 ファイル	×	S, P	初期

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
	*.buo , *.fii, *.fio, *.dfi, *.dfo, *.ixi, *.ixo, *.isi, *.iso, *.cni, *.cno , *.qhi, *.qho , *.shi, *.sho, *.obi, *.obo , *.fsi, *.fso, *.hbi, *.hbo , -W オプション指定ディレクトリ ¥*** (08-02以降で pd_t mp_d irecto ry オペランド						

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
	指定時は pd_tmp_directory ディレクトリ下)						

(9) トレース情報

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
1	%PDCLTPATH% %pdsql1.trc, pdsql2.trc	SQL トレース情報 (クライアント環境変数 PDSQLTRCFMT に 1 を指定した場合) です。SQL 文実行時に生成されます。 OS の del コマンドなどを実行して手動で削除します。	クライアント環境変数 PDSQLTRACE で指定	2 ファイルをラップで使用	○	S, P, DK, RT	初期
2	%PDCLTPATH% %pdsqlxxx-1.trc, pdsqlxxxx	SQL トレース情報 (X/Open に従った API (TX_関数を使用, かつクライアント環境変数 PDSQLTRCFMT に 1 を指定した場合) を使用した場合) です。SQL 文実行時に生成されます。 OS の del コマンドなどを実行して手動で削除します。	クライアント環境変数 PDSQLTRACE で指定	UAP のプロセス ID ごとに 2 ファイルを作成し, ラップで使用	○	S, P, DK, RT	07-01

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
	x-2.trc xxxx x: UAP 実行時のプロセスID)						
3	%PD CLTP ATH % %pdjs qlxxx xxxx x_pp ppp_ l.trc, pdjsq lxxxx xxxx_ pppp p_2.trc xxxx xxxx :接 続し た サー バ名 pppp p:ク ライ アン ト側 の受 信 ポー	SQL トレース情報 (Type4 JDBC ドライバを使用, かつクライアント環境変数 PDSQLTRCFMT に 1 を指定した場合) です。SQL 文実行時に生成されます。 OS の del コマンドなどを実行して手動で削除します。	クライ アント環境 変数 PDSQL TRACE で指定	接続したサーバ名とクライアント側の受信ポート番号ごとに 2 ファイルを作成し、ラップで使用	○	S, P, DK, RT	08-00

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
	ト番号						
4	%PDRCTRCPATH% %pdjsqlxxx xxxx x_pppp_1.trc, pdjsqlxxx xxxx_pppp p_2.trc xxxx xxxx :接続したサーバ名 pppp p:クライアント側の受信ポート番号	動的SQLトレース（クライアント環境変数 PDSQLTRCFMT に 1 を指定, pdtrcmgr コマンドを使用, かつ Type4 JDBC ドライバを使用した場合）です。SQL 文実行時に生成されます。 OS の del コマンドなどを実行して手動で削除します。	pdtrcmgr -s コマンドで指定	接続したサーバ名とクライアント側の受信ポート番号ごとに 2 ファイルを作成し、ラップで使用	○	S, P, DK, RT	08-00
5	pdoletrc.txt	OLEDB メソッドトレースです。OLEDB プロバイダアクセス時に生成されます。 OS の del コマンドなどを実行して手動で削除します。	サイズ指定はありません。	1 ファイル	×	S, P, DK, RT	05-06

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
6	%PDJ DBFI LEDI R% %pde xc1.tr c, pdex c2.trc	Exception トレースログです。 Type4 JDBC ドライバ内で例外発生時に生成されます。 OS の del コマンドなどを実行して手動で削除します。	マニュアル 「HiRDB UAP 開発ガイド」の 「Exception トレースログ」を参照してください。	2 ファイルをラップで使用	○	S, P, DK, RT	08-00
7	ユーザ指定 (DriverManager クラスの setLogWriter メソッド, DataSource インタフェースの setLogWriter メソッドで指定)	JDBC インタフェースメソッドトレースです。Type4 JDBC ドライバ内で例外発生時、Connection.close メソッド実行時に生成されます。 OS の del コマンドなどを実行して手動で削除します。	↑180× n×m÷ 1024 ↑ キロ バイト n：接続時に指定するユーザプロパティの TRC_NO で指定 (省略値は 500) m：接続から切断までの例外発生回数+1	1 ファイル	○	S, P, DK, RT	08-00
8	%PD TRC PAT H%	動的 SQL トレース (pdtrcmgr コマンドを使用、かつクライアント環境変数 PDSQLTRCFMT に 1 を指定した	pdtrcmgr -s コマンドで指定	コネクトごとに 2 ファイルを作成し、ラップで使用	○	S, P, DK, RT	06-00

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
	%pdc HHM MSS mmm _XXX _1.trc , pdcH HMM SSm mm_ XXX_ 2.trc HHM MSS mmm : CON NEC T 時間 XXX : CON NEC T 通番	場合) です。SQL 文実行時に生成されます。 OS の del コマンドなどを実行して手動で削除します。					
9	%PD DIR% %spoo l%pdh rslog_ *.log	Windows ダンプの出力情報です。インストール時に生成されます。OS の del コマンドなどを実行して手動で削除します。	5MB	2 ファイルをラップで使用	×	S, P	09-04
10	%PD CLTP ATH % %pdr nct1.t rc, pdrn	再接続トレースです。自動再接続機能で自動的に接続したときに生成されます。 OS の del コマンドなどを実行して手動で削除します。	クライアント環境変数 PDRCT RACE で指定	2 ファイルをラップで使用	○	S, P, DK, RT	07-01

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
	ct2.trc						
11	%PD CLTP ATH % ¥pdd ndpx xxx_y yy_1. trc, pddn dpxx xx_yy y_2.trc xxxx :プ ロセ スID yyy: コネ クト 通番	HiRDB データプロバイダ for .NET Framework のメソッドトレースです。サーバとの接続中、HiRDB データプロバイダ for .NET Framework のメソッド及びプロパティ呼び出し時に生成されます。 OS の del コマンドなどを実行して手動で削除します。	クライアント環境変数 PDDND PTRAC E で指定	接続ごとに 2 ファイルをラップで使用	○	DK, RT	08-05
12	%PDJ DBFI LEDI R% ¥pdjd ataer r1.trc , pdjda taerr 2.trc	不正電文トレースです。Type4 JDBC ドライバ内で不正電文受信時に生成されます。 OS の del コマンドなどを実行して手動で削除します。	マニュアル 「HiRDB UAP 開発ガイド」の 「不正電文トレース」を参照してください。	2 ファイルをラップで使用	○	S, P, DK, RT	09-60
13	%PD CLTP ATH % ¥pdX	動的 SQL トレース (pdcltrc コマンドを使用、かつクライアント環境変数 PDSQLTRCFMT に 1 を指定した場合) です。SQL 文実行時に生成されます。	pdcltrc コマンド の-o で 指定	コネクトごとに 2 ファイルを作成し、ラップで使用	○	S, P, DK, RT	07-01

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
	XXX XXX Xyyy yyyy yyy_1 .trc, pdXX XXX XXXy yyyy yyyy y_2.tr ctrc XXX XXX XX : 接続 した サー バ名 yyyy yyyy yy : サー バプ ロセ ス ID	OS の del コマンドなどを実行して手動で削除します。					
14	%PD CLTP ATH % ¥pdjs qlxxx xxxx x_pp ppp_ l.trc, pdjsq lxxx xxxx_ pppp	動的 SQL トレース (pdclttrc コマンドを使用, Type4 JDBC ドライバを使用, かつクライアント環境変数 PDSQLTRCFMT に 1 を指定した場合) です。SQL 文実行時に生成されます。 OS の del コマンドなどを実行して手動で削除します。	pdclttrc コマンド の-o で 指定	接続したサーバ名とクライアント側の受信ポート番号ごとに 2 ファイルを作成し, ラップで使用	○	S, P, DK, RT	08-00

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
	p_2.trc xxxx xxxx :接続したサーバ名 pppp p:クライアント側の受信ポート番号						
15	%PD CLTP ATH % ¥pdjs ql1.trc, pdjsq l2.trc	SQL トレース情報 (Type4 JDBC ドライバを使用しサーバと接続できなかった場合, かつクライアント環境変数 PDSQLTRCFMT に 1 を指定した場合) です。SQL 文実行時に生成されます。 OS の del コマンドなどを実行して手動で削除します。	クライアント環境変数 PDSQL TRACE で指定	2 ファイルをラップで使用	○	S, P, DK, RT	08-00
16	%PD CLTP ATH % ¥pd2 sql1.trc, pd2s ql2.trc	SQL トレース情報 (クライアント環境変数 PDSQLTRCFMT に 2 を指定し, サーバと接続できなかった場合又はクライアント環境変数 PDXATRCFILEMODE に LUMP を指定した場合) です。SQL 文実行時に生成されます。 OS の del コマンドなどを実行して手動で削除します。	クライアント環境変数 PDSQL TRACE で指定	2 ファイルをラップで使用	○	S, P, DK, RT	09-50

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
17	%PD CLTP ATH % ¥pd2 sqlH HMM SSfff_ XXX XXX XX_Y YYYY YYYY Y_1.tr c, pd2s qlHH MMS Sfff_ XXX XXX XX_Y YYYY YYYY Y_2.tr c HHM MSSff f:コ ネク ト要 求時 間 (HH :時, MM :分, SS: 秒, fff: ミリ 秒)	SQL トレース情報 (クライアント環境変数 PDSQLTRCFMT に 2 を指定した場合) です。SQL 文実行時に生成されます。 OS の del コマンドなどを実行して手動で削除します。	クライ アント環境 変数 PDSQL TRACE で指定	コネクトごとに 2 ファイルを作成し、 ラップで使用	○	S, P, DK, RT	09-50

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
	XXX XXX XX : 接続したサーバ名 YYYY YYYY YY : コネクト通番						
18	%PD TRC PAT H% ¥pd2 csqlH HMM SSfff_ XXX XXX XX_Y YYYY YYYY Y_1.tr c, pd2c sqlH HMM SSfff_ XXX XXX XX_Y YYYY YYYY Y_2.tr c HHM MSSff f: コ	動的 SQL トレース (pdtrcmgr コマンドを使用, かつクライアント環境変数 PDSQLTRCFMT に 2 を指定した場合) です。SQL 文実行時に生成されます。 OS の del コマンドなどを実行して手動で削除します。	pdtrcmgr -s コマンドで指定	コネクトごとに 2 ファイルを作成し, ラップで使用	○	S, P, DK, RT	09-50

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
	ネット要求時間 (HH : 時, MM : 分, SS : 秒, fff : ミリ秒) XXX XXX XX : 接続したサーバ名 YYYY YYYY YY : コネクト通番						
19	%PDCLTPTATH% ¥pd2XXX XXX XXyy yyyy yyyy_1.trc, pd2X XXX XXX Xyyy yyyy	<p>動的 SQL トレース (pdcltrc コマンドを使用, かつクライアント環境変数 PDSQLTRCFMT に 2 を指定した場合) です。SQL 文実行時に生成されます。</p> <p>OS の del コマンドなどを実行して手で削除します。</p>	pdcltrc コマンドの-o で指定	コネクトごとに 2 ファイルを作成し, ラップで使用	○	S, P, DK, RT	09-50

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
	yyy_2.trc XXX XXX XX : 接続したサーバ名 YYYY YYYY yy : サーバプロセス ID						
20	%PD CLTP ATH % ¥pd2 jsql1. trc, pd2js ql2.tr c	SQL トレース情報 (Type4 JDBC ドライバを使用しサーバと接続できなかった場合、かつクライアント環境変数 PDSQLTRCFMT に 2 を指定した場合) です。SQL 文実行時に生成されます。 OS の del コマンドなどを実行して手で削除します。	クライアント環境変数 PDSQL TRACE で指定	2 ファイルをラップで使用	○	S, P, DK, RT	09-50
21	%PD CLTP ATH % ¥pd2 jsqlH HMM SSfff_ XXX XXX XX_Y YYYY YYYY Y_1.tr c,	SQL トレース情報 (Type4 JDBC ドライバを使用、かつクライアント環境変数 PDSQLTRCFMT に 2 を指定した場合) です。SQL 文実行時に生成されます。 OS の del コマンドなどを実行して手で削除します。	クライアント環境変数 PDSQL TRACE で指定	コネクトごとに 2 ファイルを作成し、ラップで使用	○	S, P, DK, RT	09-50

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
	pd2js qlHH MMS Sfff_ XXX XXX XX_Y YYYY YYYY Y_2.tr c HHM MSSff f:コ ネク ト要 求時 間 (HH :時, MM :分, SS: 秒, fff: ミリ 秒 XXX XXX XX: 接続 した サー バ名 YYYY YYYY YY: コネ クト 通番						

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
22	%PD TRC PAT H% ¥pd2 jcsql HHM MSSff f_XX XXX XXX_ YYYY YYYY YY_1. trc, pd2jc sqlH HMM SSfff_ XXX XXX XX_Y YYYY YYYY Y_2.tr c HHM MSSff f:コ ネク ト要 求時 間 (HH :時, MM :分, SS: 秒, fff: ミリ 秒)	動的SQLトレース (pdtrcmgr コマンドを使用, Type4 JDBC ドライバを使用, かつクライアント環境変数 PDSQLTRCFMT に 2 を指定した場合) です。SQL 文実行時に生成されます。 OS の del コマンドなどを実行して手で削除します。	pdtrcmgr -s コマンドで指定	コネクトごとに 2 ファイルを作成し、ラップで使用	○	S, P, DK, RT	09-50

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
	XXX XXX XX : 接続したサーバ名 YYYY YYYY YY : コネクト通番						
23	%PD CLTP ATH % ¥pd2 jXXX XXX XXyy yyyy yyyy_ 1.trc, pd2j XXX XXX XXyy yyyy yyyy_ 2.trc XXX XXX XX : 接続したサーバ名 yyyy yyyy yy : サー	動的 SQL トレース (pdclttrc コマンドを使用, Type4 JDBC ドライバを使用, かつクライアント環境変数 PDSQLTRCFMT に 2 を指定した場合) です。SQL 文実行時に生成されます。 OS の del コマンドなどを実行して手で削除します。	pdclttrc コマンドの-oで指定	コネクトごとに 2 ファイルを作成し、ラップで使用	○	S, P, DK, RT	09-50

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
	バプロセスID						
24	%PD CLTP ATH % ¥pdr cnct_ pppp p_1.tr c, pdrcn ct_pp ppp_ 2.trc pppp p:ク ライ アン ト側 の受 信 ポー ト 番号	再接続トレース (Type4 JDBC ドライバを使用した場合) です。自動再接続機能で自動的に接続したときに生成されます。 OS の del コマンドなどを実行して手動で削除します。	クライアント環境変数 PDRCT RACE で指定	クライアント側の受信ポート番号ごとに2ファイルを作成し、ラップで使用	○	S, P, DK, RT	08-00
25	%PD WRT LNP ATH % ¥pdw rtln1. trc, pdwrt ln2.tr c	WRITE LINE 文の値式の値を出力するファイルです。WRITE LINE 文実行時に生成されます。 OS の del コマンドなどを実行して手動で削除します。	クライアント環境変数 PDWR TLNFIL SZ で 指定	2 ファイルをラップで使用	○	S, P, DK, RT	07-00
26	%PD WRT LNP ATH	WRITE LINE 文の値式の値を出力するファイル (X/Open に従った API (TX_関数) を使用した場合) です。	クライアント環境変数 PDWR	クライアントプロセスごとに2ファイルを作成しラップで使用	○	S, P, DK, RT	07-00

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
	% ¥pdw rtlnxx xxx-1 .trc, pdwrt lnxxx xx-2.t rc xxxx x:ク ライ アン トプ ロセ スID	WRITE LINE 文実行時に生成されます。 OS の del コマンドなどを実行して手動で削除します。	TLNFIL SZ で 指定				
27	%PD WRT LNP ATH % ¥pdw rtlnX XXX XXX X_pp ppp_ l.trc, pdwrt lnXX XXX XXX_ pppp p_2.tr c XXX XXX XX:接 続し たサ ーバ 名	WRITE LINE 文の値式の値を出力するファイル (Type4 JDBC ドライバを使用した場合) です。WRITE LINE 文実行時に生成されます。 OS の del コマンドなどを実行して手動で削除します。	クライ アント環 境変 数 PDWR TLNFIL SZ で 指定	接続したサーバ名とクライアント側の受信ポート番号ごとに2ファイルを作成し、ラップで使用	○	S, P, DK, RT	08-00

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
	pppp p:クライアント側の受信ポート番号						
28	%PDC LTP ATH % ¥pdjs qlHH MMS Sfff_ XXX XXX XX_Y YYYY YYYY Y_1.tr c, pdjsq lHH MMS Sfff_ XXX XXX XX_Y YYYY YYYY Y_2.tr c HHM MSSff f:コ ネク ト要 求時	SQL トレース情報 (Type4 JDBC ドライバを使用, クライアント環境変数 PDSQLTRCFMT に 1 を指定, かつ クライアント環境変数 PDCTYPE に ACTIVE を指定した場合) です。SQL 文実行時に生成されます。OS の del コマンドなどを実行して手動で削除します。	クライ アント環 境変 数 PDSQL TRACE で指定	コネクトごとに 2 ファイルを作成し, ラップで使用	○	S, P, DK, RT	10-07

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
	間 (HH : 時, MM : 分, SS : 秒, fff : ミリ秒 XXX XXX XX : 接続したサーバ名 YYYY YYYY YY : コネクト通番						
29	%PD TRC PAT H% ¥pdjs qHH MMS Sfff_ XXX XXX XX_Y YYYY YYYY Y_1.tr c, pdjsq lHH MMS Sfff_	動的 SQL トレース (pdtrcmgr コマンドを使用, Type4 JDBC ドライバを使用, クライアント環境変数 PDSQLTRCFMT に 1 を指定, かつクライアント環境変数 PDCTYPE に ACTIVE を指定した場合) です。SQL 文実行時に生成されます。OS の del コマンドなどを実行して手動で削除します。	pdtrcmgr -s コマンドで指定	コネクトごとに 2 ファイルを作成し、ラップで使用	○	S, P, DK, RT	10-07

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
	XXX XXX XX_Y YYYY YYYY Y_2.tr c HHM MSSff f:コ ネク ト要 求時 間 (HH :時, MM :分, SS: 秒, fff: ミリ 秒) XXX XXX XX: 接続 した サー バ名 YYYY YYYY YY: コネ クト 通番						
30	%PD CLTP ATH % ¥pdjs qlHH	動的 SQL トレース (pdcltrc コマンドを使用, Type4 JDBC ドライバを使用, クライアント環境変数 PDSQLTRCFMT に 1 を指定, かつクライアント環境変数 PDCONTYPE	pdcltrc コマンドの-o で指定	コネクトごとに 2 ファイルを作成し, ラップで使用	○	S, P, DK, RT	10-07

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
	MMS Sfff_ XXX XXX XX_Y YYYY YYYY Y_1.tr c, pdjsq lHH MMS Sfff_ XXX XXX XX_Y YYYY YYYY Y_2.tr c HHM MSSff	に ACTIVE を指定した場合) です。 SQL 文実行時に生成されます。 OS の del コマンドなどを実行して手 動で削除します。					
	f: コ ネク ト要 求時 間 (HH : 時, MM : 分, SS : 秒, fff : ミリ 秒) XXX XXX XX : 接続 した						

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
	サーバ名 YYYY YYYY YY: コネクト番号						
31	%PDC CLTP ATH % ¥pdr cnc t_ HHM MSSff f_XX XXX XXX_ YYYY YYYY YY_1. trc, pdr cnc t_ HMM SSfff_ XXX XXX XX_Y YYYY YYYY Y_2.tr c HHM MSSff f:コ ネク ト要 求時 間 (HH	再接続トレース (Type4 JDBC ドライバを使用, かつクライアント環境変数 PDCONTYPE に ACTIVE を指定した場合) です。自動再接続機能で自動的に接続したときに生成されます。OS の del コマンドなどを実行して手動で削除します。	クライアント環境変数 PDRCT RACE で指定	コネクトごとに 2 ファイルを作成し, ラップで使用	○	S, P, DK, RT	10-07

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
	:時, MM :分, SS: 秒, fff: ミリ 秒) XXX XXX XX: 接続 した サー バ名 YYYY YYYY YY: コネ クト 通番						
32	%PD WRT LNP ATH % ¥pdw rtlnH HMM SSfff_ XXX XXX XX_Y YYYY YYYY Y_1.tr c, pdwrt lnHH MMS Sfff_ XXX	WRITE LINE 文の値式の値を出力するファイル (Type4 JDBC ドライバを使用, かつクライアント環境変数 PDCONTYPE に ACTIVE を指定した場合) です。WRITE LINE 文実行時に生成されます。 OS の del コマンドなどを実行して手動で削除します。	クライア ント環 境変 数 PDWR TLNFIL SZ で 指定	コネクトごとに 2 ファイルを作成し, ラップで使用	○	S, P, DK, RT	10-07

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
	XXX XX_Y YYYY YYYY Y_2.tr c HHM MSSff f:コ ネク ト要 求時 間 (HH :時, MM :分, SS: 秒, fff: ミリ 秒) XXX XXX XX: 接続 した サー バ名 YYYY YYYY YY: コネ クト 通番						

(10) 統計情報

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
1	%PD REPP ATH % %pdH HMM SSm mm_ XXX_ 1.trc, pdH HMM SSm mm_ XXX_ 2.trc HHM MSS mmm : CON NEC T 時間 XXX : CON NEC T 通番	UAP 統計レポート（クライアント環境変数 PDSQLTRCFMT に 1 を指定した場合）です。SQL 文実行時に生成されます。 OS の del コマンドなどを実行して手動で削除します。	クライアント環境変数 PDSQL TRACE で指定	コネクトごとに 2 ファイルを作成し、ラップで使用	○	S, P, DK, RT	06-00
2	%PD REPP ATH % %pdjs qlxxx xxxx x_pp ppp_	UAP 統計レポート（クライアント環境変数 PDSQLTRCFMT に 1 を指定、かつ Type4 JDBC ドライバを使用した場合）です。SQL 文実行時に生成されます。 OS の del コマンドなどを実行して手動で削除します。	クライアント環境変数 PDSQL TRACE で指定	接続したサーバ名とクライアント側の受信ポート番号ごとに 2 ファイルを作成し、ラップで使用	○	S, P, DK, RT	08-00

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
	l.trc, pdjsq lxxxx xxxx_ pppp p_2.tr c xxxx xxxx :接 続し た サー バ名 pppp p:ク ライ アン ト側 の受 信 ポー ト 番号						
3	%PD REPP ATH % ¥pdX XXX XXX Xyyy yyyy yyy_1 .trc, pdXX XXX XXXy yyyy yyyy y_2.tr c	動的 UAP 統計レポート (pdcltrc コマンドを使用, かつクライアント環境変数 PDSQLTRCFMT に 1 を指定した場合) です。SQL 文実行時に生成されます。 OS の del コマンドなどを実行して手動で削除します。	pdcltrc コマンド の-o で 指定	コネクトごとに 2 ファイルを作成し, ラップで使用	○	S, P, DK, RT	07-01

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
	XXX XXX XX : 接続したサーバ名 YYYY YYYY yy : サーバプロセス ID						
4	%PD REPP ATH % ¥pdjs qlxxx xxxx x_pp ppp_ l.trc, pdjsq lxxxx xxxx_ pppp p_2.tr c xxxx xxxx : 接続したサーバ名 pppp p : クライアント側	動的 UAP 統計レポート (pdcltrc コマンドを使用, クライアント環境変数 PDSQLTRCFMT に 1 を指定, かつ Type4 JDBC ドライバを使用した場合) です。SQL 文実行時に生成されます。 OS の del コマンドなどを実行して手で削除します。	pdcltrc コマンドの -o で指定	接続したサーバ名とクライアント側の受信ポート番号ごとに 2 ファイルを作成し, ラップで使用	○	S, P, DK, RT	08-00

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
	の受信ポート番号						
5	%PD REPP ATH % ¥pd2 sqlH HMM SSfff_ XXX XXX XX_Y YYYY YYYY Y_1.tr c, pd2s qlHH MMS Sfff_ XXX XXX XX_Y YYYY YYYY Y_2.tr c HHM MSSff f:コ ネク ト要 求時 間 (HH :時, MM :分,	UAP 統計レポート (クライアント環境変数 PDSQLTRCFMT に 2 を指定した場合) です。SQL 文実行時に生成されます。 OS の del コマンドなどを実行して手で削除します。	クライ アント環 境変 数 PDSQL TRACE で指定	コネクトごとに 2 ファイルを作成し、 ラップで使用	○	S, P, DK, RT	09-50

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
	SS : 秒, fff : ミリ 秒) XXX XXX XX : 接続 した サー バ名 YYYY YYYY YY : コネ クト 通番						
6	%PD REPP ATH % ¥pd2 XXX XXX XXyy yyyy yyyy_ l.trc, pd2X XXX XXX Xyyy yyyy yyy_2 .trc XXX XXX XX : 接続 した	動的 UAP 統計レポート (pdcltrc コマンドを使用, かつクライアント環境変数 PDSQLTRCFMT に 2 を指定した場合) です。SQL 文実行時に生成されます。 OS の del コマンドなどを実行して手動で削除します。	pdcltrc コマンド の-o で 指定	コネクトごとに 2 ファイルを作成し, ラップで使用	○	S, P, DK, RT	09-50

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
	サーバ名 YYYY YYYY yy: サーバプロセスID						
7	%PD REPP ATH % ¥pd2 jsqlH HMM SSfff_ XXX XXX XX_Y YYYY YYYY Y_1.tr c, pd2js qlHH MMS Sfff_ XXX XXX XX_Y YYYY YYYY Y_2.tr c HHM MSSfff f:コ ネク ト要 求時 間	UAP 統計レポート (Type4 JDBC ドライバを使用, かつクライアント環境変数 PDSQLTRCFMT に 2 を指定した場合) です。SQL 文実行時に生成されます。 OS の del コマンドなどを実行して手動で削除します。	クライアント環境変数 PDSQLTRACE で指定	コネクトごとに 2 ファイルを作成し, ラップで使用	○	S, P, DK, RT	09-50

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
	(HH : 時, MM : 分, SS : 秒, fff : ミリ秒) XXX XXX XX : 接続したサーバ名 YYYY YYYY YY : コネクト通番						
8	%PD REPP ATH % ¥pd2 jXXX XXX XXyy yyyy yyyy_ 1.trc, pd2j XXX XXX XXyy yyyy yyyy_ 2.trc XXX XXX	動的 UAP 統計レポート (pdcltrc コマンドを使用, Type4 JDBC ドライバを使用, かつクライアント環境変数 PDSQLTRCFMT に 2 を指定した場合) です。SQL 文実行時に生成されます。 OS の del コマンドなどを実行して手動で削除します。	pdcltrc コマンドの -o で指定	コネクトごとに 2 ファイルを作成し, ラップで使用	○	S, P, DK, RT	09-50

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
	XX : 接続したサーバ名 YYYY YYYY yy : サーバプロセス ID						
9	%PD REPP ATH % ¥pdjs qlHH MMS Sfff_ XXX XXX XX_Y YYYY YYYY Y_1.tr c, pdjsq lHH MMS Sfff_ XXX XXX XX_Y YYYY YYYY Y_2.tr c HHM MSSff f : コ ネク	UAP 統計レポート (Type4 JDBC ドライバを使用, クライアント環境変数 PDSQLTRCFMT に 1 を指定,かつクライアント環境変数 PDCTYPE に ACTIVE を指定した場合) です。SQL 文実行時に生成されます。OS の del コマンドなどを実行して手で削除します。	クライアント環境変数 PDSQL TRACE で指定	コネクトごとに 2 ファイルを作成し, ラップで使用	○	S, P, DK, RT	10-07

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
	ト要求時間 (HH : 時, MM : 分, SS : 秒, fff : ミリ秒) XXX XXX XX : 接続したサーバ名 YYYY YYYY YY : コネクト通番						
10	%PD REPP ATH % ¥pdjs qlHH MMS Sfff_ XXX XXX XX_Y YYYY YYYY Y_1.tr c, pdjsq lHH	動的 UAP 統計レポート (pdcltrc コマンドを使用, Type4 JDBC ドライバを使用, クライアント環境変数 PDSQLTRCFMT に 1 を指定, かつクライアント環境変数 PDCTYPE に ACTIVE を指定した場合) です。SQL 文実行時に生成されます。OS の del コマンドなどを実行して手で削除します。	pdcltrc コマンドの -o で指定	コネクトごとに 2 ファイルを作成し, ラップで使用	○	S, P, DK, RT	10-07

項番	ファイル名又はディレクトリ名	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
	MMS Sfff_ XXX XXX XX_Y YYYY YYYY Y_2.tr c HHM MSSff f:コ ネク ト要 求時 間 (HH :時, MM :分, SS: 秒, fff: ミリ 秒) XXX XXX XX: 接続 した サー バ名 YYYY YYYY YY: コネ クト 通番						

(11) Windows のダンプ

項番	ファイル名又はディレクトリ名※1、※2	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
1	ユーザ指定値 ¥Cras hDumps¥ pdsds .exe¥ *	セグメンテーション障害発生時に生成されます。削除する場合は OS の del コマンドなどを実行して手動で削除します。	<ul style="list-style-type: none"> • 32 ビットモードの場合：30MB • 64 ビットモードの場合：50MB 	10 世代でループ	×	S	09-04
2	ユーザ指定値 ¥Cras hDumps¥ pdfes .exe¥ *	セグメンテーション障害発生時に生成されます。削除する場合は OS の del コマンドなどを実行して手動で削除します。	<ul style="list-style-type: none"> • 32 ビットモードの場合：30MB • 64 ビットモードの場合：50MB 	10 世代でループ	×	P	09-04
3	ユーザ指定	セグメンテーション障害発生時に生成されます。削除する場合は OS の del	2MB	10 世代でループ	×	S, P	09-04

項番	ファイル名又はディレクトリ名※1, ※2	説明	ファイルサイズの概算値	ファイル数	最大サイズの制限可否	出力される製品種別	サポートバージョン
	定値 ¥CrashDumps¥プロセス名¥*	コマンドなどを実行して手動で削除します。					

注※1

pdntenv -wd コマンドでディレクトリを確認できます。

注※2

ディレクトリのデフォルト値

OS のドライブ:¥Users¥ユーザー名¥AppData¥Local¥CrashDumps¥プロセス名

1.4 HiRDB のバージョンアップ

HiRDB をバージョンアップする方法について説明します。

バージョンアップとは、HiRDB のバージョン又はリビジョンをアップグレードすること（VV-RR-ZZ の形式で示す HiRDB のバージョン番号のうち、VV 又は RR が上がることを指します。

HiRDB/パラレルサーバをバージョンアップする場合は、すべてのユニットをバージョンアップして、HiRDB/パラレルサーバを構成するすべてのユニット間のバージョンを合わせてください。

注意事項

- HiRDB をバージョンアップするときに、旧バージョンの HiRDB をアンインストールしないでください。新バージョンの HiRDB を上書きインストールしてください。
- セキュリティ監査機能を使用している場合にバージョンアップするときは、注意事項があります。注意事項については、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。
- Java ストアドプロシジャ及び Java ストアドファンクションを使用している場合に 07-03 以降にバージョンアップするときは、注意事項があります。注意事項については、「Java ストアドプロシジャ及び Java ストアドファンクションを使用する場合」を参照してください。
- 暗号化列を含む表を使用している場合、10-05 以前から 10-06 以降へのバージョンアップについては、「暗号化列を含む表を使用している場合」を参照してください。

1.4.1 バージョンアップ前にすること

バージョンアップをする前に、次に示す内容を必ず実施してください。

また、セキュリティ監査機能を使用している場合は、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」の「バージョンアップ時の注意事項」も参照してください。

以降、Windows の [コマンドプロンプト] の画面を使って、コマンドとユティリティを実行してください。

(1) 空き領域の確認

データベース状態解析ユティリティ (pddbst) で、データディクショナリ用 RD エリアに必要な空き領域があるかどうかを確認してください。空き領域がない場合は、次に示すどちらかの方法で空き領域を確保してください。

- データベース再編成ユティリティ (pdrorg) でディクショナリ表を再編成します。
- データベース構成変更ユティリティ (pdmod) でデータディクショナリ用 RD エリアを拡張します。

この空き領域の確認は、旧バージョンと新バージョンを入れ替えるときにだけ必要です。修正版 HiRDB への入れ替えの場合は不要です。

ユティリティを実行する方法については、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

バージョンアップに必要な空き領域

バージョンアップをする前の HiRDB のバージョンに応じて、次の表に示す空き領域があるかどうかを確認してください。空き領域が不足していると、バージョンアップ後の HiRDB 開始時又は pdvtrup コマンド実行時に容量不足でエラーとなることがあります。

表 1-5 バージョンアップするのに必要な空き領域

データディクショナリ用 RD エリアに格納している ディクショナリ表	データディクショナリ用 RD エリアに 必要な空きセグメント数			
	07-00 以降 から バージョン アップ する場合	08-00 以降 から バージョン アップ する場合	09-00 以降 から バージョン アップ する場合	10-00 以降 から バージョン アップ する場合
SQL_COLUMNS 表	↑71÷S↑	↑33÷S↑	↑22÷S↑	—
SQL_INDEXES 表	↑9÷S↑	↑5÷S↑	↑4÷S↑	—
SQL_INDEX_COLINF 表	↑11÷S↑	↑4÷S↑	↑4÷S↑	↑4÷S↑
SQL_VIEWS 表	↑30÷S↑	↑23÷S↑	↑16÷S↑	↑4÷S↑
SQL_VIEW_DEF 表	↑234÷S↑	↑107÷S↑	↑69÷S↑	↑5÷S↑
SQL_VIEW_TABLE_USAGE 表	↑6÷S↑	↑5÷S↑	↑5÷S↑	—
SQL_TABLES 表	↑14÷S↑	↑8÷S↑	↑8÷S↑	—
SQL_TABLE_PRIVILEGES 表	↑10÷S↑	↑5÷S↑	↑2÷S↑	—
SQL_USER 表	↑2÷S↑	↑2÷S↑	↑2÷S↑	↑2÷S↑
SQL_ACCESS_SECURITY 表	↑2÷S↑	↑2÷S↑	↑2÷S↑	↑2÷S↑
SQL_ROUTINES 表*	↑14÷S↑	↑14÷S↑	—	—
SQL_ROUTINE_PARAMS 表*	↑14÷S↑	↑10÷S↑	—	—

(凡例)

—：該当しません。

S：対象表を格納するデータディクショナリ用 RD エリアのセグメントサイズ

注※

データディクショナリ LOB 用 RD エリアを定義していない場合は不要です。

(2) システム用 RD エリアのバックアップの取得

データベース複製ユティリティ (pdcopy) で、次に示す RD エリアのバックアップを取得してください。

- マスタディレクトリ用 RD エリア
- データディレクトリ用 RD エリア
- データディクショナリ用 RD エリア
- 監査証跡表を格納している RD エリア（セキュリティ監査機能を使用している場合）

ただし、バージョンアップに成功した後にバージョンダウンを行う場合（例えば、テストのために一度バージョンアップした後、バージョンダウンして元の運用に戻す場合など）は、全 RD エリアのバックアップを取得しておく必要があります。

バックアップの取得手順

1. pdstop コマンドで HiRDB を正常終了させます。
2. pdstart -r コマンドで HiRDB を開始します。
3. データベース複製ユーティリティ (pdcopy) で RD エリアのバックアップを取得します。このとき、参照・更新不可能モード (-M x 指定) を指定してください。バックアップの取得方法については、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」又は「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

(3) HiRDB がオンライン状態であるかどうかの確認

pdls コマンドですべてのユニットが ACTIVE と表示されているかどうかを確認してください。ACTIVE と表示されている場合、pdstop コマンドで正常終了させてください。

(4) HiRDB の正常終了

バージョンアップする前に HiRDB を正常終了させてください。HiRDB/パラレルサーバの場合はシステムマネージャがあるマシンから終了させてください。HiRDB が既に終了している場合は、次に示す情報を参照して HiRDB が正常終了しているかどうかを確認してください。

- メッセージログファイル又はイベントログ

正常終了していない場合は、pdstart コマンドでいったん HiRDB を開始して、pdstop コマンドで正常終了させてください。

(5) HiRDB の状態確認

HiRDB をバージョンアップするユニットの状態を確認するため、pdls -d ust コマンドを実行します。

終了ステータスが 4 の場合（ユニットの状態が STARTING 又は STOPPING）：

HiRDB が開始処理の途中、又は停止処理の途中です。処理が終了してから pdls -d ust コマンドを再度実行してください。

終了ステータスが 8 の場合（ユニットの状態が PAUSE）：

障害によって、プロセスサービスの再起動を中断した状態です。KFPS00715-E メッセージ及びこのメッセージ以前のイベントログに出力されたメッセージを参照して障害の原因を取り除いてから、サービスを開始してください。その後、ユニットを再開して、pdstop コマンドで正常終了させてください。

(6) HiRDB のサービスの停止

バージョンアップする前にバージョンアップする HiRDB のサービスを停止してください。サービスの停止方法及び確認方法については、OS のマニュアルを参照してください。

(7) コマンド、ユティリティ、アプリケーション、及び HiRDB と連携している製品の停止

コマンド、ユティリティ、アプリケーションは終了させてください。また、HiRDB Datareplicator, HiRDB Dataextractor, 及び JP1/PFM などの HiRDB にアクセスする連携製品についても、あらかじめ停止しておいてください。これらを停止しないと、実行形式ファイルや共用ライブラリの削除に失敗し、バージョンアップに失敗することがあります。

(8) HiRDB システム定義のオペランド省略値の確認

HiRDB では、HiRDB のバージョン、リビジョンごとに HiRDB システム定義の省略値を見直して変更しています。バージョン 09-50 以降、オペランド省略時動作として、推奨値を仮定する推奨モードと、特定のバージョンの省略値を仮定する互換モードを提供しています。通常は、より安全なシステムを構築するために、指定が必要なオペランド数を大幅に削減した推奨モードの適用を検討してください。バージョン 09-50 以降、特定のバージョンの省略値を仮定する場合は互換モードを適用し、pd_sysdef_default_option オペランドは指定しないでください。

• バージョン 09-50 より前のバージョンからバージョンアップを行う場合

省略値変更によるメリット及びデメリットについて、マニュアル「HiRDB システム定義」の「バージョン、リビジョンによる HiRDB システム定義の変更点」で確認してください。確認の結果、旧バージョンとの互換性を重視する場合は、旧バージョンと同等の省略値になる互換モードを適用してください。ただし、この場合はすべてのオペランドが旧バージョンの省略値となりますので、各オペランドに推奨値を指定することを検討してください。

• バージョン 07-00 以前からのバージョンアップを行う場合、又は pd_sysdef_default_option オペランドを指定している場合

前述の「バージョン 09-50 より前のバージョンからバージョンアップを行う場合」の変更に加えて、マニュアル「HiRDB システム定義」の「バージョン 09-50 より前のバージョンで省略値が変更になったオペランド、及び指定不要になったオペランド」のメリットの説明を参照して、各オペランドの指定値に推奨値を指定することを検討してください。

(9) そのほかの省略値の確認

HiRDB では、ユーティリティのオプション、SQL のオプション、及びリソース数に関連する環境変数を HiRDB のバージョン、リビジョンごとに見直して変更しています。

バージョン 09-50 より前のバージョンからバージョンアップを行う場合は、省略値変更によるメリット及びデメリットを次の箇所で確認してください。確認の結果、旧バージョンとの互換性を重視する場合は、旧バージョンと同等の省略値になる互換モードを適用してください。ただし、この場合はすべてのオペランドが旧バージョンの省略値となりますので、各オペランドに推奨値を指定することを検討してください。

- マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」の「バージョンアップによって省略値が変更、又は指定不要になったオプション及び制御文」
- マニュアル「HiRDB SQL リファレンス」の「バージョン、リビジョンによる SQL 構文の省略時解釈の変更点」
- 「リソース数に関連する環境変数の見積もり」

(10) メモリ所要量の確認

HiRDB をバージョンアップすると、HiRDB のメモリ所要量が増えることがあります。「HiRDB のメモリ所要量」を参照して HiRDB のメモリ所要量を確認してください。

(11) ステータスファイルの容量の確認

HiRDB をバージョンアップすると、HiRDB のステータスファイル容量が増えることがあります。「ステータスファイルの容量の見積もり」を参照して HiRDB のステータスファイルの容量を確認してください。

(12) シンクポイントダンプファイルの容量の確認

HiRDB をバージョンアップすると、HiRDB のシンクポイントダンプファイルの容量が増えることがあります。「シンクポイントダンプファイルの容量の見積もり」を参照して HiRDB のシンクポイントダンプファイルの容量を確認してください。

(13) システムログファイルの総レコード数の確認

バージョンアップする場合は、上書きできる状態のシステムログファイルの総レコード数を確認してください。次の表に示す総レコード数より少ないと、バージョンアップに失敗することがあります。

表 1-6 バージョンアップするのに必要なシステムログファイルの総レコード数

対象バージョン	総レコード数※		
	システムログファイルのレコード長		
	1024 の場合	2048 の場合	4096 の場合
07-00 以降から	4700	2440	1340

対象バージョン	総レコード数※		
	システムログファイルのレコード長		
	1024 の場合	2048 の場合	4096 の場合
バージョンアップする場合			
08-00 以降から バージョンアップする場合	2640	1360	730
09-00 以降から バージョンアップする場合	1670	870	480
10-00 以降から バージョンアップする場合	280	150	90

なお、HiRDB/パラレルサーバの場合は、ディクショナリサーバのシステムログファイル（上書きできる状態）の総レコード数を確認してください。

注※

次に示すどちらかの方法でシステムログファイルの総レコード数を確認してください。

- pdloginit コマンドの -n オプションの指定値の合計が総レコード数となります。
- pdlogls -d sys -s サーバ名 -e コマンドを実行してください。実行結果の Recode-count の先頭部分に出力されたレコード数（16 進数）の合計が総レコード数となります。

(14) HiRDB 運用ディレクトリ下のファイルのバックアップの取得

バージョンアップの失敗に備えて、HiRDB 運用ディレクトリ下（%PDDIR%\conf 下）のファイルのバックアップを取得してください。取得したバックアップは、新バージョンの動作確認後に削除してください。

(15) 付加 PP のバージョンアップ

バージョンアップ前の HiRDB で付加 PP を使用していた場合、HiRDB と同じバージョンの付加 PP をインストールする必要があります。付加 PP については、「付加 PP のインストール時の注意」を参照してください。

(16) 追加された予約語の確認

SQL の拡張に伴って、HiRDB の各バージョンで次の予約語を追加しています。SQL 文中に、予約語と同じ名前を引用符で囲まないで使用している場合は、バージョンアップ後に SQL 文が文法エラーになることがあります。

HiRDB のバージョン	追加した予約語
06-00	GET_JAVA_STORED_ROUTINE_SOURCE, IS_USER_CONTAINED_IN_HDS_GROUP


HiRDB のバージョン	追加した予約語
06-01	なし
06-02	BIT_AND_TEST
07-00	CONDITION, EXIT, HANDLER, TIMESTAMP_FORMAT, VARCHAR_FORMAT
07-01	FREE, LOCATOR
07-02	なし
07-03	OVER
08-00	ENCRYPT
08-01	なし
08-02	COUNT_FLOAT, SQLCODE_OF_LAST_CONDITION, SQLERRM_OF_LAST_CONDITION, XML, XMLAGG, XMLEXISTS, XMLQUERY, XMLSERIALIZE
08-03	なし
08-04	XMLPARSE
08-05	なし
09-00	なし
09-01	なし
09-02	なし
09-03	COMPRESSED
09-04	TRUNCATE

引用符で囲んでいない名前が、追加された予約語と重複している場合は、マニュアル「HiRDB SQL リファレンス」の「SQL の予約語と重複したときの対応」を参照して、対処してください。

1.4.2 旧バージョンと新バージョンを入れ替える場合

旧バージョンと新バージョンを入れ替える場合の操作手順を次の図に示します。

図 1-2 旧バージョンと新バージョンを入れ替える場合の操作手順



注※1

HiRDB を旧バージョンに戻さないといけなくなった場合、旧バージョンのインストールディレクトリにインストールする必要があります。旧バージョンのインストールディレクトリを控えておいてください。

注※2

手順については、「[HiRDB システム定義（UAP 環境定義を除く）の変更方法](#)」を参照してください。

注※3

手順は、「[インストール](#)」を参照して下さい。

注※4

手順については、「[システムファイルの作成](#)」を参照してください。

注※5

- システム共通定義で `pd_auto_vrup = N` を指定すると、`pdvrup` コマンドは自動起動しません。この場合、KFPS05203-Q メッセージ (`pdvrup` コマンドの入力要求メッセージ) が出力されたら、HiRDB 管理者が `pdvrup` コマンドを入力してください。
- 修正版 HiRDB への入れ替えの場合、`pdvrup` コマンドは自動起動しません。次の手順に進んでください。

注※6

`pdvrup` コマンドの実行結果は、メッセージログファイル又はイベントログにある KFPX24404-I メッセージを検索して確認してください。

注※7

「[バージョンアップに失敗した場合](#)」を参照してください。

1.4.3 HiRDB のプラグインをバージョンアップする場合

HiRDB をバージョンアップするときは、プラグインもバージョンアップする必要がある場合があります。プラグインの前提になる HiRDB のバージョンとプラグインのバージョンアップの手順については、該当するプラグインのマニュアル及び「[プラグインのバージョンアップ](#)」を参照してください。

1.4.4 Java ストアドプロシジャ及び Java ストアドファンクションを使用する場合

Java ストアドプロシジャ及び Java ストアドファンクションを使用する場合の注意事項を次に示します。

- 使用前に JRE を入手しておく必要があります（各プラットフォームのベンダのホームページから JRE に関する情報を入手できます）。Java ストアドプロシジャ及び Java ストアドファンクションを使用するために必要な JRE のバージョンについては、マニュアル「[HiRDB システム運用ガイド](#)」を参照してください。

- 使用する JRE のルートディレクトリを `pd_java_runtimepath` オペランドに指定する必要があります。また、必要に応じて Java 仮想マシンのライブラリが格納されているディレクトリを `pd_java_libpath` オペランドに指定します。`pd_java_runtimepath` オペランド及び `pd_java_libpath` オペランドについては、マニュアル「HiRDB システム定義」を参照してください。

1.4.5 バージョンアップに失敗した場合

ここでは、次に示す現象が発生した場合の対処方法について説明します。

- `pdvtrup` コマンドを入力して 5 以上のリターンコードが返ってきた
- HiRDB 開始時にリターンコードが 5 以上の `KFPX24404-I` メッセージが出力された

この場合、一緒に出力されたメッセージを参照して対策してください。

(1) HiRDB を終了させなくてもよいとき

失敗の原因を取り除いた後に、再度 `pdvtrup` コマンドを入力してください。

(2) HiRDB を終了させないといけないとき


HiRDB を終了しないと、失敗の原因が取り除けない場合は、いったん HiRDB を終了してください。そして、失敗の原因を取り除いた後に、`pdstart` コマンドで HiRDB を開始してください。開始すると、`pdvtrup` コマンドの入力要求メッセージ (`KFPS05203-Q`) が出力されるので、再度 `pdvtrup` コマンドを入力してください。

(3) HiRDB を旧バージョンに戻さないといけないとき

失敗の原因によっては、HiRDB を旧バージョンに戻して対処する必要があります。例えば、データディクショナリ用 RD エリアの容量が不足していてバージョンアップに失敗した場合は、HiRDB を旧バージョンに戻してデータベース構成変更ユーティリティ (`pdmod`) で対策する必要があります。このような場合は、いったん HiRDB を旧バージョンに戻して、失敗の原因を取り除き、その後で再度バージョンアップをしてください。

HiRDB を旧バージョンに戻す手順を次の図に示します。

図 1-3 HiRDB を旧バージョンに戻す手順 (バージョンアップに失敗した場合)



注※1

バージョン 08-02 以降から、バージョン 08-02 より前の HiRDB に戻す場合は、NO へ進みます。このとき、新バージョンの HiRDB をアンインストールしないで旧バージョンの HiRDB をインストールした場合は、新バージョンがインストールしたレジストリの情報、ディレクトリ、及びファイルが残ってしまいます。これらが残ったままでも旧バージョンの HiRDB は動作しますが、[コントロールパネル] - [アプリケーションの追加と削除] の「現在インストールされているプログラム」に、同じセットアップ識別子の HiRDB が二つ表示されます。その場合は、「現在インストールされているプログラム」で、両方のプログラムを削除した後、OS を再起動し、旧バージョンの HiRDB をインストールし直してください。

注※2


バックアップがない場合でも、%PDDIR%\conf 下のシステム定義ファイルが残っていれば、それらのファイルをそのまま使用できます。バックアップがなく、かつ%PDDIR%\conf 下のファイルも削除してしまった場合は、システム定義ファイルを作り直してください。

注※3

手順については、次の図を参照してください。

新バージョンで作成したシステムファイルの削除、又は再作成する手順を次の図に示します。

図 1-4 新バージョンで作成したシステムファイルの削除又は再作成手順



1.4.6 HiRDB を旧バージョンに戻す場合

HiRDB のバージョンアップに成功した後にバージョンダウンを行う場合（例えば、テストなどで一度 HiRDB をバージョンアップした後に、バージョンダウンして元の運用に戻したい場合など）は、旧バージョンで再構築する必要があります。

(1) 前提条件

旧バージョンで再構築する場合には、バージョンアップ前にすべての RD エリアのバックアップ、及びシステム定義ファイルのバックアップを取得しておく必要があります。バックアップは、データベース複写ユーティリティ (pdcopy) で取得します。

(2) 再構築の手順

再構築の手順は、最初に HiRDB をインストール及び環境設定する手順と基本的に同じです。旧バージョンで再構築する場合の手順を次に示します。

1. HiRDB を停止します (pdstop コマンド)。
2. 新バージョンの HiRDB をアンインストールします。
HiRDB を旧バージョンに戻すことで付加 PP の前提バージョンを満たさなくなる場合、付加 PP をアンインストールします。
3. OS を再起動します。

4. 旧バージョンをインストールします。手順 2. で付加 PP をアンインストールした場合、旧バージョンの付加 PP をインストールします。
5. 旧バージョンの環境設定を行います。

HiRDB ファイルシステム領域を作成します (pdfmkfs コマンドを実行)。*

HiRDB ファイルシステム領域に、システムファイル (システムログファイル、シンクポイントダンプファイル、ステータスファイル) を作成します (pdloginit コマンド、及び pdstsinit コマンドを実行)。
なお、新バージョンの HiRDB でシステム定義を変更した場合、バージョンアップ前に取得した旧バージョンのシステム定義ファイルに変更する (旧バージョンの HiRDB のシステム定義に戻す) 必要があります。
6. データベース回復ユーティリティ (pdrstr) を起動するため、pdstart -r コマンドで HiRDB を開始します。
7. データベース回復ユーティリティ (pdrstr) で、バージョンアップ前に取得したバックアップファイルからデータベースを回復します (全 RD エリアのリストア)。このとき、バージョンアップ後の HiRDB で更新したログを含むアンロードログファイルは使用しないでください。
8. HiRDB を停止します (pdstop コマンド)。
9. HiRDB を開始します (pdstart コマンド)。

注※

新バージョンの HiRDB で pdfmkfs コマンドを実行していない場合、旧バージョンでの HiRDB ファイルシステム領域の作成は不要です。

(3) 注意事項

旧バージョンに戻す場合の注意事項を次に示します。

1. 系切り替え機能を使用している場合
現用系、予備系ともに旧バージョンに戻してください。
2. セキュリティ 監査機能を使用している場合
再構築の手順 5. で、システムファイルを作成するとき、監査証跡ファイルも作成してください。
3. HiRDB Datareplicator とのデータ連動機能を適用している場合
 - 再構築の手順 1.~4. の間に HiRDB Datareplicator も同時に旧バージョンに戻す必要があります。
 - 再構築の手順 9. の後に HiRDB, HiRDB Datareplicator 連動環境を再初期化する必要があります。

1.4.7 バージョンアップ時の留意事項

(1) バージョンアップ時のディクショナリ表メンテナンス

HiRDB のバージョンアップ後に、データベース再編成ユーティリティ (pdrorg) を実行することで、ディクショナリ表のメンテナンスを行います。運用手順の詳細は、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」の「データベース再編成ユーティリティ」の「ディクショナリ表のメンテナンス」を参照してください。

(2) バージョン 10-05 以前との FLOAT 型・SMALLFLT 型の差異について

FLOAT 型・SMALLFLT 型について、バージョン 10-05 以前の場合と比較して、次の差異があります。

(a) 文字列から数値への変換精度の向上

次の文字列から数値への変換が伴う操作をした際に、仮数部が 17 桁を超える文字列を数値変換すると、バージョン 10-05 以前の場合とは、変換結果が変わることがあります。

- SQL 中に FLOAT 型，SMALLFLT 型の値を文字列として埋め込む場合
- CAST 関数等によって文字列を FLOAT 型，SMALLFLT 型に変換する場合
- データベース作成ユーティリティによって DAT 形式，又は文字で記述した固定長データ形式の入力データファイルを使用して FLOAT 型，SMALLFLT 型列を持つ表へデータロードする場合

(b) 数値から文字列への変換時の形式変更

数値から指数形式文字列への変換形式が、バージョン 10-05 以前の場合とは異なります。

10-05 以前：指数部が常に 3 桁の指数形式

(例)

```
+1.0000000000000000E+000
```

10-06 以降： 指数部が 2 桁以内に収まる場合は 2 桁で出力

(例)

```
+1.0000000000000000E+00
```

これによって、次の操作でバージョン 10-05 以前の場合とは、変換結果が変わることがあります。


- CAST 関数，XQuery などによって FLOAT 型，SMALLFLT 型の値を文字列に変換する場合
- データベース再編成ユーティリティによって FLOAT 型，SMALLFLT 型列を含む表の dat，extdat，fixtext 形式 pdload 用アンロードファイルを作成する場合

1.4.8 暗号化列を含む表を使用している場合

暗号化列を含む表が HiRDB に定義されていると、pdvtrup コマンドが異常終了します。暗号化列を含む表を使用している場合、10-05 以前から 10-06 以降に HiRDB をバージョンアップする際、バージョンアップ前に、暗号化列を含む表はすべて搬出し暗号化列を含む表を削除してください。バージョンアップ後に、搬出した表を再定義し、データを搬入してください。

暗号化列を含む表を使用している場合の、HiRDB 10-05 以前から 10-06 以降にバージョンアップする前、及びバージョンアップ後に必要な手順を次の図に示します。

(1) バージョンアップ前の手順



注※1

次の SQL 文で暗号化列を含む表の一覧が取得できます。

```
SELECT TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME FROM MASTER.SQL_TABLES WHERE CONSTRUCTOR_TYPE IS NOT NULL WITHOUT LOCK NOWAIT;
```

注※2

次の SQL 文で暗号化列を含む表を使用しているビュー表の一覧が取得できます。

```
SELECT VIEW_SCHEMA, VIEW_NAME FROM MASTER.SQL_VIEW_TABLE_USAGE AS V INNER JOIN MASTER.SQL_TABLES AS T ON V.BASE_OWNER=T.TABLE_SCHEMA AND V.BASE_TABLE_NAME= T.TABLE_NAME WHERE CONSTRUCTOR_TYPE IS NOT NULL WITHOUT LOCK NOWAIT;
```

注※3

暗号化列を含む表を使用した次の定義についても、バージョンアップ後に再定義が必要になります。


- 暗号化列を含む表を操作している手続き
- 暗号化列を含む表の更新で動作するトリガー
- 暗号化列を含む表を操作しているトリガー
- 暗号化列を含む表を参照制約で使用している表

注※4

次のオプションを指定して表移行用アンロードファイルを作成してください。

```
pdrorg -k unld -W bin -w -t [暗号化列を含む表名] [コントロールファイル]
```


(2) バージョンアップ後の手順



注※1

暗号化列を含む表を使用した次の定義についても、バージョンアップ後に再定義が必要になります。

- 暗号化列を含む表を操作している手続き
- 暗号化列を含む表の更新で動作するトリガー
- 暗号化列を含む表を操作しているトリガー
- 暗号化列を含む表を参照制約で使用している表

注※2

次のオプションを指定して表移行用アンロードファイルをインポートしてください。

```
pdload -W -w all -b [暗号化列を含む表名] [コントロールファイル]
```

注※3

「バージョンアップ後の手順」後、再定義していたルーチンの SQL オブジェクトを再登録するため、ALTER ROUTINE 文で再登録を行ってください。

1.5 修正版 HiRDB への入れ替え

修正版 HiRDB とは、07-02-/A のように、稼働中の HiRDB とバージョン番号及びリビジョン番号が同じで、「-mn」のコードがあるものです（下線部がコード）。07-03 より前のバージョンの場合、m は /、英字（I、O、P～T を除く）、又は数字、n は A～Z のアルファベットです。07-03 以降は m、n は共に数字です。

修正版 HiRDB への入れ替えは、既存の HiRDB を終了しないで、稼働中に実行できます。ただし、MSFC を導入して系切り替え機能を使用する場合に、MSFC の汎用サービスに HiRDB のサービスを登録していると、HiRDB の稼働中に入れ替えることはできません。

HiRDB を終了して修正版 HiRDB を入れ替える場合は、既に適用しているオペランド省略時動作を適用してください。

1.5.1 修正版 HiRDB への入れ替え方法

修正版 HiRDB への入れ替えには、次の方法があります。

- HiRDB を終了して入れ替え
- HiRDB の稼働中に入れ替え

それぞれについて説明します。

1.5.2 HiRDB を終了して入れ替え

HiRDB を終了して入れ替えるには、次の方法があります。

- インストーラによる入れ替え
インストーラを使用して修正版 HiRDB と入れ替えます。
- 修正パッチを Web から入手して適用
稼働中の HiRDB と、バージョン及びリビジョン番号が同じ場合、修正パッチを適用することで最新版に入れ替えできます。修正パッチは、Web からダウンロードして入手できます。

(1) 入れ替えの手順

(a) インストーラによる入れ替え

インストーラを使用して修正版 HiRDB と入れ替えます。

入れ替え方法は「旧バージョンと新バージョンを入れ替える場合」と同じです。次の箇所を参照して、修正版への入れ替えを行ってください。

- 「[HiRDB のバージョンアップ](#)」の説明及び注意

- 「旧バージョンと新バージョンを入れ替える場合」の操作手順※

注※ 手順の中の pdvtrup コマンドに関する操作は不要です。

また、修正版への入れ替え前に次のことを行ってください。

1. HiRDB がオンライン状態であるかどうかの確認

pdls コマンドですべてのユニットが ACTIVE と表示されているかどうかを確認してください。ACTIVE と表示されている場合、手順 2.に進んでください。HiRDB が既に終了している場合は、手順 3.へ進んでください。

2. HiRDB の終了

HiRDB を任意の終了モードで停止してください。HiRDB/パラレルサーバの場合はすべての HiRDB のユニットを停止してください。

3. HiRDB のユニットの状態確認

HiRDB のユニットの状態を確認するため、pdls -d ust コマンドを実行してください。終了ステータスが 4 の場合（ユニットの状態が STARTING 又は STOPPING）、HiRDB が開始処理の途中、又は停止処理の途中です。処理が終了してから pdls -d ust コマンドを再度実行してください。

HiRDB/パラレルサーバの場合はすべての HiRDB のユニットで pdls -d ust コマンドを実行して、HiRDB のユニットの状態を確認してください。

4. HiRDB のサービスの停止

「バージョンアップ前にすること」の「HiRDB のサービスの停止」を行ってください。

5. コマンド、ユティリティ、アプリケーション、及び HiRDB と連携している製品の停止

「バージョンアップ前にすること」の「コマンド、ユティリティ、アプリケーション、及び HiRDB と連携している製品の停止」を行ってください。

(b) 修正パッチを Web から入手して適用

稼働中の HiRDB と、バージョン及びリビジョン番号が同じ場合、修正パッチを適用することで最新版に入れ替えできます。修正パッチは、Web からダウンロードして入手できます。

適用手順については、修正パッチに添付されている RELEASE.TXT を参照してください。

ただし、HiRDB の場合、同梱している製品があるため、パッチを適用する製品を選択する画面が表示されます。次の画面で選択した製品の修正パッチを適用します。



1.5.3 HiRDB の稼働中に入れ替え

HiRDB の稼働中に入れ替えるには、次の方法があります。

- インストーラによる入れ替え
インストーラを使用して修正版 HiRDB と入れ替えます。
- 修正パッチを Web から入手して適用
稼働中の HiRDB と、バージョン及びリビジョン番号が同じ場合、修正パッチを適用することで最新版に入れ替えできます。修正パッチは、Web からダウンロードして入手できます。

(1) 前提条件

HiRDB の稼働中に入れ替えができるのは、次の条件を満たしている場合です。

- バージョン、HiRDB サーバの種類、アドレッシングモード
修正版 HiRDB と稼働中の HiRDB とで次に示す項目が同じである必要があります。なお、次の項目は `pdadmvr` コマンドで確認できます。
 - バージョン番号、リビジョン番号
 - HiRDB サーバの種類 (HiRDB/シングルサーバか、HiRDB/パラレルサーバか)
 - アドレッシングモード (32 ビットモードか、64 ビットモードか)
- ディスクの空き容量
HiRDB 運用ディレクトリに、現在稼働中の HiRDB と修正版 HiRDB の両方が格納できる程度のディスクの空き容量が必要です。修正版 HiRDB を格納するのに必要な空き容量はリリースノートを参照してください。このほかに、修正版 HiRDB を新規にインストールをする必要があります、そのためのディスク容量も必要となります。
- HiRDB クライアント

オンライン業務をしている HiRDB クライアントは、入れ替えをする HiRDB サーバ以外で稼働している必要があります。HiRDB クライアントが入れ替えをする HiRDB サーバ上で稼働している場合、HiRDB クライアントを停止し、オンライン業務を停止する必要があります。

- クライアントライブラリ

オンライン業務をしている HiRDB クライアントが利用している HiRDB/Developer's Kit 及び HiRDB/Run Time のバージョンは 07-00 以降である必要があります。07-00 より前のバージョンを使用している場合、入れ替えの途中で接続中の HiRDB クライアントとの接続が切断されます。

- 自動再接続機能の適用

HiRDB に接続する HiRDB クライアントは、自動再接続機能 (PDAUTORECONNECT=YES) を使用する必要があります。自動再接続機能を使用していない場合、入れ替えの途中で接続中のクライアントとの接続が切断されます。自動再接続機能については、マニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」を参照してください。

(2) 入れ替え前にすること

HiRDB/パラレルサーバの場合、修正版 HiRDB への入れ替えをする前に OS 環境ファイルを設定してください。

全ユニットのサーバマシンで SERVICES ファイル (%windir%\system32\drivers\etc\SERVICES) に連絡用ポートのサービス名 (pdrshsrv-RNW) と、リモートコマンドシェルの接続用ポート番号を設定します。設定するポート番号は全ユニットのサーバマシンで同一とします。また、マシン内では同じ番号は使用しないでください。

(3) 入れ替えの手順

修正版 HiRDB への入れ替え手順を次に示します。

1. 修正版 HiRDB のインストール

修正版 HiRDB をインストールする場合の注意事項を次に示します。

- 修正版 HiRDB は、上書きインストールではなく、新規にインストールしてください。
- [プログラムメンテナンス用セットアップ] でインストールした HiRDB は入れ替えのためだけに利用できます。
- HiRDB/パラレルサーバの場合、全ユニットで同一パス名のディレクトリに修正版 HiRDB をインストールしてください。

インストールする修正版 HiRDB の媒体によって手順が異なります。媒体ごとに手順を示します。

インストーラ (HiRDB インストール用 CD-ROM) の場合 (HiRDB 07-01 以前)

次の手順でインストールしてください。

1. 修正版 HiRDB のインストール用 CD-ROM 中の 01_srv\Setup.exe をダブルクリックし、インストーラを起動します。

2. インストーラ実行中に表示される [セットアップ方法] 画面で [プログラムメンテナンス用セットアップ] を選択して、稼働中の HiRDB とは異なるディレクトリに修正版 HiRDB をインストールします。

インストーラ (統合 CD-ROM) の場合 (HiRDB 07-02 以降)

1. 修正版 HiRDB の統合 CD-ROM 中の hcd_inst.exe を実行して、日立総合インストーラを起動します。
2. [日立総合インストーラ] 画面で、HiRDB/シングルサーバの場合は [HiRDB/Single Server] を、HiRDB/パラレルサーバの場合は [HiRDB/Parallel Server] を選択して、HiRDB のインストーラを起動します。
3. HiRDB のインストーラの [プログラムプロダクトの選択] 画面で、HiRDB/シングルサーバの場合は [HiRDB/Single Server] を、HiRDB/パラレルサーバの場合は [HiRDB/Parallel Server] を選択して、HiRDB/Single Server 又は HiRDB/Parallel Server のインストーラを起動します。
4. HiRDB/Single Server 又は HiRDB/Parallel Server のインストーラ実行中に表示される [セットアップ方法] 画面で [プログラムメンテナンス用セットアップ] を選択して、稼働中の HiRDB とは異なるディレクトリに修正版 HiRDB をインストールします。

修正パッチ (HiRDB 07-03 以降) の場合

1. 稼働中の HiRDB をインストールした時に使用した統合 CD-ROM 中の hcd_inst.exe を実行して、日立総合インストーラを起動します。
2. 「インストーラ (統合 CD-ROM) の場合 (HiRDB 07-02 以降)」の手順 2~4 と同じ操作をして、HiRDB をインストールします。
3. 修正版 HiRDB の修正パッチを実行して、2. でインストールした HiRDB にパッチを適用します。適用手順については、修正パッチに添付している RELEASE.TXT を参照してください。なお、最新版の修正パッチには過去の修正内容が含まれているため、過去に発行された修正パッチを適用する必要はありません。

2. 修正版 HiRDB サービスの開始 (HiRDB/パラレルサーバの場合だけ)

次の手順で修正版 HiRDB のサービスを開始してください。

1. [コントロールパネル] の [サービス] をダブルクリックしてください。
2. [サービス] リストボックスから修正版 HiRDB のサービス [HiRDB/ParallelServer-RNW] を選択して、[スタートアップ] ボタンをクリックしてください。
3. [ログオン] がシステムアカウントに設定されているので、アカウントを選択してください。アカウントの右にあるボタンをクリックして、[ユーザーの追加] 画面を表示させます。
4. [名前の一覧] から HiRDB 管理者を選択します。[追加] をクリックし、[OK] をクリックしてください。
5. [パスワード] 画面で HiRDB 管理者のパスワードを入力してください。同じパスワードを [パスワードの確認入力] 画面にも入力して、[OK] をクリックしてください。
6. [サービス] リストボックスから修正版 HiRDB のサービスを選択して、[開始] をクリックしてください。

3. 入れ替え用ディレクトリに修正版 HiRDB をコピー

[スタート] – [プログラム] – [HiRDBSingleServer-RNW] 又は [HiRDBParallelServer-RNW] – [HiRDB コマンドプロンプト] を選択して、修正版 HiRDB の作業用コンソールを起動します。この作業用コンソールで、"**pdprgcopy 稼働中の HiRDB 運用ディレクトリ**"コマンドを実行して、修正版 HiRDB を稼働中の HiRDB 運用ディレクトリ下の入れ替え用ディレクトリ (%PDDIR%\%renew) にコピーしてください。HiRDB/パラレルサーバの場合はシステムマネージャがあるユニットで作業用コンソールを起動して **pdprgcopy** コマンドを実行してください。

4. 入れ替え対象の HiRDB がオンライン状態であるかどうかの確認

[スタート] – [プログラム] – [HiRDBSingleServer] 又は [HiRDBParallelServer] – [HiRDB コマンドプロンプト] (セットアップ識別子を指定してインストールした場合は、[HiRDBSingleServer セットアップ識別子] 又は [HiRDBParallelServer セットアップ識別子] になります) をクリックして、稼働中の HiRDB の作業用コンソールを起動し、**pdls** コマンドで全ユニットが「ACTIVE」と表示されていることを確認してください。確認が終了したら、HiRDB コマンドプロンプトは終了してください。

5. ほかのプログラムの終了

稼働中の HiRDB 運用ディレクトリにアクセスしているプログラム (エクスプローラ、コマンドプロンプトなど) や、レジストリにアクセスしているプログラム (regedit など)、HiRDB 運用コマンドはすべて終了してください。

6. 修正版 HiRDB への入れ替え

修正版 HiRDB の作業用コンソール上で"**pdprgrenew 稼働中の HiRDB 運用ディレクトリ**"コマンドを実行して、HiRDB の入れ替えをします。このコマンドを実行すると、稼働中の HiRDB をバックアップ用ディレクトリ (%PDDIR%\%renew_bak) に退避した後、稼働中の HiRDB を 3. でコピーした入れ替え用ディレクトリの修正版 HiRDB と入れ替えます。HiRDB/パラレルサーバの場合はシステムマネージャがあるユニットの作業用コンソール上で **pdprgrenew** コマンドを実行してください。

7. 修正版 HiRDB サービスの停止 (HiRDB/パラレルサーバの場合だけ)

[コントロールパネル] – [サービス] を選択して、修正版 HiRDB のサービス「HiRDB/ParallelServer-RNW」を停止してください。

8. 修正版 HiRDB のアンインストール

[スタート] – [プログラム] – [HiRDBSingleServer-RNW] 又は [HiRDBParallelServer-RNW] – [HiRDBSingleServer のアンインストール] 又は [HiRDBParallelServer のアンインストール] を選択して、1. でインストールした修正版 HiRDB をアンインストールしてください。なお、アンインストール時に修正版 HiRDB の運用ディレクトリ下のファイル及びディレクトリの一部が削除されなかった場合、手動で運用ディレクトリ下のファイル及びディレクトリを削除してください。

9. OS 環境ファイルの設定 (HiRDB/パラレルサーバの場合だけ)

「**入れ替え前にすること**」で設定した連絡用ポートのサービス名とポート番号を SERVICES ファイル (%windir%\%system32%\drivers\etc\SERVICES) から削除してください。

(4) 系切り替え機能使用時の入れ替え手順

系切り替え機能を使用している場合、HiRDB の稼働中に入れ替えができるのは次の場合です。

- スタンバイ型系切り替えの場合
実行系が現用系で稼働中のときだけです。実行系が予備系で稼働中のときは、系を切り替えてコマンドを実行してください。
- スタンバイレス型系切り替えの場合
すべての正規 BES が稼働中のときだけです。代替中に入れ替えできません。

系切り替え機能使用時の修正版 HiRDB への入れ替え手順を次に示します。

- サーバモードで運用している場合

スタンバイ型系切り替え

1. 予備系が実行系の場合、現用系が実行系になるように系を切り替えてください。
2. 待機系の HiRDB を停止してください。
3. 実行系で修正版 HiRDB への入れ替えを実行してください。
4. 待機系に修正版 HiRDB を上書きインストールしてください。
5. 1.で停止させた待機系の HiRDB を再起動します。待機系の HiRDB で pdstart コマンド (HiRDB/パラレルサーバの場合は pdstart -q コマンド) を実行してください。

1:1 スタンバイレス型系切り替え

1. 代替 BES が稼働中の場合、系を切り戻してください。
2. 代替 BES ユニットの代替部の待機状態を解除してください。解除方法については、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。
3. 実行系の正規 BES ユニットで修正版 HiRDB への入れ替えを実行してください。
2.で待機状態を解除した代替部は pdprgrefresh コマンドを実行すると自動的に待機状態になるため、これ以降の操作は不要です。

影響分散スタンバイレス型系切り替え

1. 受け入れユニットのゲスト BES が稼働中の場合、正規ユニットに系を切り戻してください。
2. HA グループに属する、すべての稼働していないゲスト BES の受け入れ可能状態を解除してください。
3. 実行系の正規ユニットで修正版 HiRDB への入れ替えを実行してください。
2.で受け入れ可能状態を解除したゲスト BES は、pdprgrefresh コマンドを実行すると自動的に受け入れ可能状態になるため、これ以降の操作は不要です。

- モニタモードで運用している場合

1. 予備系が実行系の場合、現用系が実行系になるように系を切り替えてください。
2. 実行系で修正版 HiRDB への入れ替えを実行してください。

3. 待機系に修正版 HiRDB を上書きインストールしてください。

(5) 注意事項

- 修正版 HiRDB へ入れ替えの実行不可

HiRDB の稼働状況によっては、修正版 HiRDB の入れ替えが実行できないことがあります。詳細については、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」の `pdprgrefresh` コマンドの説明を参照してください。

- UAP のレスポンス遅延

`pdprgrefresh` コマンドを実行している時間は、UAP のレスポンスが遅くなります。このため、比較的トラフィックが低い時間帯に実行することをお勧めします。

- 定義の変更

修正版 HiRDB への入れ替えに伴って、必要となるメモリサイズが変わり、システム定義の変更が必要となる場合があります。その場合は事前にシステム構成変更コマンド (`pdchgconf` コマンド) で HiRDB システムの定義を変更する必要があります。システム構成変更コマンドの使用方法については、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

- 運用コマンド、ユーティリティの実行

`pdprgrefresh` コマンド実行中は運用コマンドやユーティリティを実行しないでください。実行すると、HiRDB が停止している旨のエラーが表示されたり、HiRDB の入れ替え作業が失敗することがあります。

- 系切り替え機能使用不可

修正版への入れ替え中は系切り替え機能は使用できません。

- ホールダブルカーソルの無効

修正版への入れ替えではカーソル保持ができないので、ホールダブルカーソルを使用する UAP は入れ替え前後で実行できません。そのため、UAP はエラーとなります。

- UNTIL DISCONNECT 指定の LOCK 文が無効

修正版への入れ替えでは UNTIL DISCONNECT 指定の排他を保持できないため、UNTIL DISCONNECT 指定の LOCK 文を使用する UAP は修正版への入れ替え前後で実行できません。そのため、UAP はエラーとなります。

(6) 運用上の注意事項

修正版 HiRDB へ入れ替えるときの運用上の注意事項を次に示します。

- データベース構成変更ユーティリティ (`pdmod`) で割り当てたグローバルバッファが無効になります。そのため、入れ替え後に再度グローバルバッファを割り当てる必要があります。
- `pd_spool_cleanup_interval` オペランドの時間のカウンタ開始時点が入れ替え時の時刻にリセットされます。
- `pd_spool_cleanup` オペランドに `normal`、又は `force` を指定している場合、入れ替え時に出力済みのトラブルシューティング情報は削除されます。

- pdstbegin コマンドや pdstend コマンドを使用して、統計情報の取得条件を pd_statistics オペランドや pdstbegin オペランドの指定と異なる値に変更していた場合、次のようになります。
 - pd_statistics オペランドや pdstbegin オペランドを指定しないで起動した環境で pdstbegin コマンドで統計情報を取得していた場合、入れ替え後には統計情報を取得しなくなります。そのため、再度 pdstbegin コマンドを実行する必要があります。
 - pd_statistics オペランドに A 若しくは Y を指定、又は pdstbegin オペランドを指定して起動した環境で pdstend コマンドで統計情報取得を中止した場合や、pdstbegin コマンドを実行して取得する統計情報の種類を変更していた場合、入れ替え後にはシステム共通定義に記述した指定で統計情報を取得します。そのため、再度 pdstend コマンドや pdstbegin コマンドを実行する必要があります。
- 絞り込み検索で使用しているリストがなくなるため、入れ替え後に ASSIGN LIST 文でリストを再作成する必要があります。
- pdchprc コマンドで変更した常駐プロセス数は HiRDB システム定義で指定した常駐プロセス数に戻るため、入れ替え後に再度 pdchprc コマンドを実行する必要があります。
- 修正版 HiRDB への入れ替えをすると、システムログファイルが切り替わります。入れ替え前に、スワップできるシステムログファイルがあることを確認し、不足している場合は次の対処をしてください。
 - スワップできるシステムログファイルがない場合
アンロード待ち状態のファイルがあれば、アンロードしてください。アンロード待ち状態のファイルがなければ、システム構成変更コマンド (pdchgconf コマンド) を使用してスワップできるログファイルを追加してください。システム構成変更コマンドの使用方法については、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。
スワップできるシステムログファイルがない状態で入れ替えを実行すると、KFPS01256-E メッセージを出力後、Psnf07 又は Psn381 のコードでアボートして HiRDB が停止します。この場合は、スワップできるファイルを準備してから pdstart コマンドで HiRDB を起動してください。
 - スワップできるシステムログファイルが一つだけの場合
修正版 HiRDB への入れ替えはできますが、入れ替え中にスワップできるファイルがないことを示す KFPS01224-I メッセージが出力されます。入れ替え後にスワップできるシステムログファイルを準備してください。
- 修正版 HiRDB への入れ替えをすると、メッセージログファイルが切り替わります。ただし、メッセージログファイルの切り替えを知らせるメッセージ (KFPS01910-I など) は表示されません。メッセージログファイル中のメッセージを保存したい場合は、入れ替え前にメッセージログファイルをバックアップしてください。
- 修正版 HiRDB への入れ替えをすると、入れ替え対象の HiRDB のサービスや、MSFC のリソースが一時的に停止、又はオフラインになります。

(7) 関連製品の制限及び注意事項

- プラグイン

プラグインを利用している場合も HiRDB の稼働中に修正版 HiRDB へ入れ替えができます。ただし、プラグインの入れ替えはできません。

- HiRDB Datareplicator 連携機能

HiRDB Datareplicator を使用してデータ抽出中の HiRDB に対して pdprgnew コマンドを実行しないでください。オンライン業務を停止しないで修正版 HiRDB への入れ替えをする場合、抽出側の HiRDB Datareplicator を終了させる必要があります。ただし、HiRDB Datareplicator 連携は中止させないでください (pdrplstop コマンドは実行しないでください)。HiRDB Datareplicator 連携を中止させると、抽出側 DB と反映側 DB が不整合になることがあります。


(8) 障害時の運用

(a) エラー発生時の対処

修正版 HiRDB への入れ替え実行中にエラーが発生した場合、pdprgnew コマンドは自動的に入れ替え前の HiRDB に戻して HiRDB を動作させようとしています。エラー発生後に、コマンドがリターンコード 12 の KFPS04646-I メッセージを出力して終了した場合、HiRDB を入れ替え前に戻す作業が失敗しています。そのため、標準エラー出力やイベントログに出力されたエラーメッセージと KFPS04647-I メッセージを参照して対処してください。

修正版 HiRDB への入れ替え中にエラーが発生した場合の対処方法を次の図に示します。

図 1-5 修正版 HiRDB への入れ替え中にエラーが発生した場合の対処方法



1. pdprgnew コマンドがエラーになった要因を取り除いて、pdprgnew コマンドを再度実行してください。
2. HiRDB のサーバプロセスがあれば、pdstop -f コマンドで HiRDB を強制終了してから pdprgnew -b コマンドを実行してください。HiRDB のサーバプロセスがなければ、pdprgnew -b コマンドを

実行してください。pdprgnew -b コマンドを実行すると、回復処理として、入れ替え前の HiRDB で再開始しようとしています。

また、HiRDB の終了処理失敗に関するエラーメッセージ及びアボートコードが表示されることがあります。メッセージの対処方法に従って、入れ替え前の HiRDB の稼働環境を確認し、対処してください。

3. HiRDB のサーバプロセスがあれば、pdstop -f コマンドで HiRDB を強制終了してから pdprgnew -b コマンドを実行してください。HiRDB のサーバプロセスがなければ、pdprgnew -b コマンドを実行してください。pdprgnew -b コマンドを実行すると、回復処理として、修正版 HiRDB を入れ替え用ディレクトリに戻します。

また、HiRDB の開始処理失敗に関するエラーメッセージ及びアボートコードが表示されることがあります。入れ替え後の修正版 HiRDB が動作するための環境に問題がある可能性があるため、表示されるメッセージに従って対処してください。

(b) 入れ替え失敗時に HiRDB が入れ替え前の状態に戻っているかどうかの確認

修正版 HiRDB への入れ替えに失敗したとき、入れ替え前の HiRDB に戻っているかどうかは、次の項目をチェックして確認できます。次の項目を満たしていれば、入れ替え前の HiRDB に戻っています。

- pdadmvr -s コマンドで表示されるバージョンが入れ替え前の HiRDB バージョンと一致する
- HiRDB がオンライン状態 (pdls コマンドの結果、全ユニットが「ACTIVE」と表示) である
- バックアップ用ディレクトリ (%PDDIR%\renew_bak) がない

1.6 64 ビットモードの HiRDB への移行方法

同一マシンで、32 ビットモードの HiRDB から 64 ビットモードの HiRDB に移行する方法について説明します。

1.6.1 64 ビットモードに移行する際の考慮点

(1) 互換性がないファイル

32 ビットモードの HiRDB で使用していたファイルは、基本的に 64 ビットモードの HiRDB で使用できません。ただし、次に示すファイルは互換性がないため、64 ビットモードの HiRDB で使用できません。

- バックアップファイル
- マスタディレクトリ用 RD エリア及びデータディレクトリ用 RD エリアを構成する HiRDB ファイル

(2) 省略値が変わるオペランド

HiRDB を 32 ビットモードから 64 ビットモードにすると、一部の HiRDB システム定義のオペランドの省略値が変わります。マニュアル「HiRDB システム定義」の「32 ビットモードと 64 ビットモードで省略値が異なるオペランド」を参照して、変更内容を確認してください。

(3) メモリ所要量の違い

HiRDB を 32 ビットモードから 64 ビットモードにすると、メモリ所要量が増えます。メモリ所要量の計算方法については、「HiRDB のメモリ所要量」を参照してください。


(4) UOC インタフェースの違い

HiRDB を 64 ビットモードにすると、データベース作成ユーティリティ (pdload) 及びデータベース再編成ユーティリティ (pdrorg) の UOC インタフェースが変わるため、UOC を作成し直す必要があります。UOC インタフェースについては、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

1.6.2 64 ビットモードへの移行手順

64 ビットモードへの移行手順を次の図に示します。

図 1-6 64 ビットモードへの移行手順



注 上図の手順の左にある数字は、この後の操作手順の番号に対応しています。例えば、上図 3. の操作は、操作手順 3. で説明しています。

1. pdstop コマンドで HiRDB を正常終了します

2. pdstsinic コマンドでステータスファイルの容量を大きくします

「[ステータスファイルの容量の見積もり](#)」を参照して、ステータスファイルの容量を見積もり直してください。必要があれば、pdstsinic コマンドでステータスファイルの容量を大きくしてください。

3. システム共通定義の pdplugin オペランドを削除します

システム共通定義の pdplugin オペランドを削除してください。この操作をしないと、HiRDB を 64 ビットモードにバージョンアップした後、正常開始できなくなります。

4. HiRDB を 64 ビットモードにバージョンアップします

64 ビットモードの HiRDB にバージョンアップしてください。バージョンアップの方法については、「[HiRDB のバージョンアップ](#)」を参照してください。

64 ビットモードの HiRDB にバージョンアップする前に、データディクショナリ用 RD エリアの空き領域を調べます。このとき、「[バージョンアップ前にすること](#)」に記載されている空き領域に加えて、次の表に示す空き領域が必要になります。

表 1-7 64 ビットモードにバージョンアップするのに必要な空き領域

データディクショナリ用 RD エリアに格納しているディクショナリ表	データディクショナリ用 RD エリアに必要な空きセグメント数
SQL_TABLES 表	$\uparrow 3 \div S \uparrow$
SQL_VIEW_DEF 表	$\uparrow 214 \div S \uparrow$
SQL_ROUTINE_PARAMS 表*	$\uparrow 3 \div S \uparrow$

(凡例)

S：対象表を格納するデータディクショナリ用 RD エリアのセグメントサイズ

注※

データディクショナリ LOB 用 RD エリアを定義していない場合は不要です。

5. pdobjconv コマンドが自動的に起動します

バージョンアップ操作の中で、pdvtrup コマンドの実行があります。この pdvtrup コマンドが正常終了すると、pdobjconv コマンド※¹ が自動的に実行されます。このコマンドのリターンコード※² が 0 又は 4 ならば、64 ビットモードへの移行は終了です。0 又は 4 以外の場合は、「[SQL オブジェクトの移行に失敗した場合](#)」に示す方法で、64 ビットモードへの移行作業を継続してください。

注※1

32 ビットモードで作成したビュー表、手続き及び関数の SQL オブジェクトを 64 ビットモードでも使用できるようにするコマンドです。

注※2

KFPX21002-I メッセージにリターンコードが表示されます。このメッセージはシステムログファイル及びイベントログに出力されます。リターンコードが 8 又は 12 の場合は、標準エラー出力にも出力されます。リターンコードの意味を次に示します。

0：

pdobjconv コマンドが正常終了しました。

4：

警告レベルのエラーはありますが、pdobjconv コマンドを正常終了します。

8:

一部の SQL オブジェクトの移行に失敗しました。メッセージ又は pdobjconv コマンドの処理結果情報 (SQL オブジェクト移行情報) を参照して、エラーとなった要因を調査して取り除いてください。

又は、ユティリティ実行上のエラーが発生しました。

12:

pdobjconv コマンドが異常終了しました。メッセージ又は pdobjconv コマンドの処理結果情報 (SQL オブジェクト移行情報) を参照して、エラーとなった要因を調査して取り除いてください。
pdcancel コマンドで pdobjconv コマンドをキャンセルしたり、pdobjconv コマンドのプロセスで異常が発生したりすると、リターンコードが 12 になります。

6. pdstop コマンドで HiRDB を正常終了します

7. HiRDB のサービスを停止します

8. 32 ビットモードのプラグインをアンインストールします

32 ビットモードのプラグインをアンインストールします。アンインストールの方法については、該当するプラグインのマニュアルを参照してください。

9. 64 ビットモードのプラグインをインストールします

64 ビットモードのプラグインをインストールします。インストールの方法については、該当するプラグインのマニュアルを参照してください。

10. HiRDB のサービスを開始します

11. システム共通定義の pdplugin オペランドを指定します

64 ビットモードのプラグインのプラグイン名称をシステム共通定義の pdplugin オペランドに指定してください。

12. pdstart コマンドで HiRDB を正常開始します

1.6.3 SQL オブジェクトの移行に失敗した場合

ここでは、pdobjconv コマンドのリターンコードが 8 又は 12 の場合の処置について説明します。

(1) リターンコードが 8 の場合

一部の SQL オブジェクトの移行に失敗しました。SQL オブジェクト移行情報を参照して、移行に失敗した SQL オブジェクトを確認してください。SQL オブジェクト移行情報の見方については、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」の pdobjconv コマンドを参照してください。

移行に失敗した SQL オブジェクトを移行する場合は、出力されたメッセージを参照して失敗の原因を取り除いてください。その後、pdobjconv コマンドを実行してください。なお、HiRDB をいったん終了した場合は、HiRDB を開始した後に pdobjconv コマンドを実行してください。

(2) リターンコードが 12 の場合

pdobjconv コマンドが異常終了しました。出力されたメッセージを参照して異常終了の原因を取り除いてください。その後、pdobjconv コマンドを実行してください。なお、HiRDB をいったん終了した場合は、HiRDB を開始した後に pdobjconv コマンドを実行してください。

1.6.4 64 ビットモードへの移行に失敗した場合 (旧バージョンに戻す場合)

64 ビットモードへの移行に失敗して、HiRDB を旧バージョンに戻す場合の方法については、「バージョンアップに失敗した場合」を参照してください。

なお、「バージョンアップに失敗した場合」の方法を実施した後に、pdstsinit コマンドで全ステータスファイルを初期化してください。この操作をしないと、HiRDB を正常開始できません。

2

インストール

この章では、インストール前後に必要な作業、HiRDB のインストール手順、付加 PP インストール時の注意、及び HiRDB のアンインストールについて説明します。

また、Windows ファイアウォールの例外リストへの登録方法と削除方法についても説明します。

2.1 インストール前に必要な作業

ここでは、HiRDB をインストールする前に必要な作業について説明します。説明する項目を次に示します。

- サーバマシン環境の確認
- HiRDB 管理者の登録
- OS 環境ファイルの設定
- ホスト名の登録

2.1.1 サーバマシン環境の確認

HiRDB を Windows にインストールする前に、使用するサーバマシンの環境を確認してください。

(1) 適用機種の確認

- HiRDB は Windows の PC/AT 互換機版しか対応していません。PC/AT 互換機版の Windows であることを確認してください。
- HiRDB/パラレルサーバの場合、すべてのサーバマシンで同じバージョンの Windows を使用してください。
- HiRDB/パラレルサーバをインストールする形態は単一ドメインの形態をお勧めします。

(2) システム環境変数 TZ の確認

サーバマシンのシステム環境変数 TZ に JST-9 が設定されているかどうかを確認してください。システム環境変数 TZ の確認手順を次に示します。

1. [コントロールパネル] の [システム] をダブルクリックしてください。
2. [システムのプロパティ] の [環境] タブを選択してください。
3. システム環境変数の変数「TZ」が JST-9 になっているかどうかを確認してください。
4. TZ がない場合は TZ を追加してください。TZ の値が JST-9 でない場合は、JST-9 に変更してください。



注意事項

システム環境変数 TZ の値と、HiRDB システム定義の設定内容（システム共通定義の TZ オペランドの設定値）が同じである必要があります。TZ に JST-9 以外の値を設定する場合は、システム共通定義の TZ オペランドの指定値を変更する必要があります。

(3) ディスク容量の確認

インストーラでもディスク容量をチェックしていますが、インストールする前にディスクの空き容量が十分かどうか確認してください。必要な空き容量の目安を次に示します。

(インストール時に必要な容量) + (HiRDB 動作時に自動的に確保する容量)

インストール時に必要な容量：

- HiRDB/シングルサーバの場合：93.4MB
- HiRDB/パラレルサーバの場合：95.9MB

なお、バージョンによってこの数値は変動する場合があります。リリースノートのメモリ所要量とディスク占有量を参照してください。

HiRDB 動作時に自動的に確保する容量：1MB + 共用メモリサイズ

共用メモリサイズの見積もりについては、「HiRDB のメモリ所要量」を参照してください。

(4) 仮想メモリの確認

サーバマシンの仮想メモリの容量（実メモリ容量 + ページングファイルの容量の合計値）の設定を確認してください。

HiRDB の動作に必要な仮想メモリ容量は、HiRDB の共用メモリの割り当て先によって変わります。各共用メモリの割り当て先と、必要仮想メモリ容量について次に示します。

共用メモリの割り当て先※ 1	概要	必要仮想メモリ容量 ※2	メリット	デメリット
ページングファイル (page) (推奨)	共用メモリを OS の ページングファイルで 管理します。	プロセス固有メモリ サイズ+共用メモリ サイズ	システム安定性が高く なります。	OS のページングファイ ルを多量に使用するた め、事前に仮想メモリ容 量を見積もり、OS の設 定を変更しておく必要が あります。
通常ファイル (regular) (非推奨)	共用メモリを HiRDB 運用ディレクトリ下の 通常ファイルで管理し ます。	プロセス固有メモリ サイズ	OS のページングファ イルを圧迫しません。	システム安定性が低くな ります。 <ul style="list-style-type: none"> • HiRDB 運用ディレ クトリのあるドライ ブのディスク容量を 圧迫するため、容量 不足が発生しやすくな ります。 • NTFS キャッシュフ ラッシュ※3によっ て長時間システムが 停止し、HiRDB に ユニットダウンなど の障害が発生するお それがあります。

注※1

共用メモリの割り当て先を `pdntenv -shmfile` コマンドによって変更する際の、コマンドに指定するオプション値です。`pdntenv -shmfile` コマンドの詳細については、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

注※2

メモリ容量の見積もり式については「[HiRDB のメモリ所要量](#)」を参照してください。

メモリ所要量の具体例として、簡易セットアップツールの標準セットアップを使用して HiRDB の環境設定をした場合の簡易的な見積もり式をリリースノートに記載しています。リリースノートのメモリ所要量とディスク占有量を参照してください。

注※3

regular では共用メモリを通常ファイル上に割り当てるため、共用メモリに対する更新が NTFS キャッシュ上にキャッシュされます。この NTFS キャッシュは、通常、OS によってディスクへ遅延書き込みされますが、ユーザによるディスク操作などを契機として更新ページが一斉にディスクに書き込まれることがあります。これを NTFS キャッシュフラッシュと呼びます。

NTFS キャッシュフラッシュが発生すると、スローダウンによる系切り替えやユニットダウンなど、HiRDB に様々な障害が発生するおそれがあるため、page の使用を推奨しています。

NTFS キャッシュフラッシュの詳細については、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」の「NTFS キャッシュのフラッシュが発生した場合の対処」を参照してください。

サーバマシンの仮想メモリ容量は、[コントロールパネル] の [システム] をダブルクリックして表示される [システムのプロパティ] で確認できます。ページングファイルの容量は [システムのプロパティ] の [パフォーマンス] タブで確認及び変更できます。ページングファイルは、同じドライブに連続した領域を作成するように、初期サイズと最大サイズを同じ値（固定値）にしてください。ページングファイルを連続で使用できない場合、HiRDB がメモリ不足で異常終了します。

また、実際に指定する値には、Windows やほかのプログラムが使用する容量を加えてください。仮想メモリを変更した場合には、必ず Windows を再起動してください。

仮想メモリの容量に関する注意事項

- 共用メモリの割り当て先は、`pdntenv` コマンドで指定します。指定方法については、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。
- HiRDB Datareplicator のメモリ所要量については、マニュアル「HiRDB データ連動機能 HiRDB Datareplicator」を参照してください。
- HiRDB Dataextractor のメモリ所要量については、マニュアル「データベース抽出・反映サービス機能 HiRDB Dataextractor」を参照してください。

(5) システムキャッシュの確認

Windows で使用するファイルのシステムキャッシュは、設定方法によっては使用できるメモリを圧迫することがあります。システムキャッシュの設定を変更する手順を次に示します。

1. [コントロールパネル] の [ネットワーク] をダブルクリックします。
2. [ネットワーク] の [サービス] タブを選択します。
3. [サーバー] を選択して、[プロパティ] をクリックします。
4. [サーバー] のダイアログボックスの値が「ファイル共有のスループットを最大にする」に設定されていたら、[ネットワークアプリケーションのスループットを最大にする] を選択して [OK] ボタンをクリックします。
5. Windows を再起動します。

(6) ファイルシステムの確認

- HiRDB が使用するファイルシステムに NTFS と FAT を使用できます。ただし、FAT についてはパス名の英字の全角大文字と小文字を区別しません。このため、同一名称がある場合は同一ファイルと認識するため、動作を保証できません。NTFS 及び FAT については、Windows のドキュメントを参照してください。
- HiRDB を NTFS にインストールする場合、HiRDB 運用ディレクトリ下のファイル（環境変数 `PDDIR` で指定したディレクトリ）を圧縮しないでください。このディレクトリを圧縮した場合、HiRDB は正常に動作しません。

(7) リソース数に関連する環境変数の見積もり

一つのサーバマシン内で使用するリソース数を見積もってください。見積もり方法については、「リソース数に関連する環境変数の見積もり」を参照してください。

2.1.2 HiRDB 管理者の登録

Windows のシステム管理者（Administrators 権限を持つユーザ）を HiRDB 管理者としてください。HiRDB/パラレルサーバの場合、又は IP アドレスを引き継がない系切り替え機能を使用する場合は各サーバマシンを同じシステム管理者にしてください。

HiRDB 管理者の登録は、プライマリ・ドメインコントローラ上の [管理ツール] - [ドメインユーザーマネージャ]、又は各マシンの [管理ツール] - [ユーザーマネージャ] で行います。

なお、HiRDB の予約語は認可識別子として使用しないでください。予約語については、次に示すマニュアルを参照してください。

- 「HiRDB UAP 開発ガイド」
- 「HiRDB SQL リファレンス」

HiRDB/パラレルサーバの場合、又は系切り替え機能を使用する場合は、HiRDB 管理者を HiRDB サービスのログオンアカウントとして設定する必要があります。HiRDB サービスのログオンアカウントを、OS 標準のローカルシステムアカウントから HiRDB 管理者に変更する場合、次に示すユーザ権利^{※1}の付与が必要となります。なお、ファイルセキュリティ強化機能を使用する場合、又はインストール時に HiRDB 管理者を登録する場合^{※2}は HiRDB が自動で付与するため、手動での付与は必要ありません。

ユーザ権利	説明
サービスとしてログオン	HiRDB 管理者を HiRDB サービスのログオンアカウントとして設定する際に必要となる権利です。サービスのプロパティから手動で設定する場合は、OS が自動的に付与しています。
メモリ内のページのロック	HiRDB 管理者を HiRDB サービスのログオンアカウントに設定し、かつ共用メモリのページ固定機能を使用する場合に必要な権利です。HiRDB サービスのログオンアカウントをローカルシステムアカウントとした場合は、標準で付与されています。 共用メモリのページ固定機能を使用しない場合には、削除しても問題ありません。

注※1

[ローカルセキュリティポリシー]の[ユーザー権利の割り当て]で設定できる項目です。

注※2

インストール時の[セキュリティオプションの設定-2]画面で[HiRDB 管理者を登録する]を選択した場合を示します。

HiRDB サービスのログオンアカウント設定については、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」の「HiRDB 開始時の注意事項」及び「系切り替え機能の運用」を参照してください。

ファイルセキュリティ強化機能の詳細は、「[ファイルセキュリティ強化機能](#)」を参照してください。

共用メモリのページ固定機能については、HiRDB/シングルサーバの場合は「[共用メモリのページ固定](#)」を、HiRDB/パラレルサーバの場合は「[共用メモリのページ固定](#)」を参照してください。

2.1.3 HiRDB グループを設定する

HiRDB グループを設定すると、グループ以外のユーザによるファイルのアクセスを制限できるため、HiRDB の機密保護を強化できます。

また、マルチ HiRDB 構成の場合、それぞれの HiRDB で異なるグループを設定することによって、別の HiRDB への誤アクセスを防止できます。

HiRDB グループの設定要否は、HiRDB インストール時の条件によって変わります。

HiRDB グループの設定要否について、次の表に示します。

表 2-1 HiRDB インストール条件による HiRDB グループ設定要否一覧

HiRDB インストール条件		HiRDB グループの設定
ファイルセキュリティ強化機能を使用しない		望ましい
ファイルセキュリティ強化機能を使用する	推奨アクセス権設定を使用しない	
	推奨アクセス権設定を使用する	必須

HiRDB グループに対しては、次に示すユーザ権利^{※1}の付与が必要です。なお、ファイルセキュリティ強化機能を使用する場合^{※2}は HiRDB が自動で付与するため、手動での付与は必要ありません。

ユーザ権利	説明
グローバルオブジェクトの作成	すべてのセッションから利用できるグローバルオブジェクトを作成する場合に必要なユーザ権利です。HiRDB では、Windows Terminal Service の使用や、ユニット間での通信を行うためにグローバルオブジェクトを作成しているため、このユーザ権利の付与が必要です。

注※1

[ローカルセキュリティポリシー]—[ユーザー権利の割り当て]で設定できる項目です。

注※2

ファイルセキュリティ強化機能については、「[ファイルセキュリティ強化機能](#)」を参照してください。

2.1.4 OS 環境ファイルの設定

次に示す環境下ではリモートシェルを使用します。

- HiRDB/パラレルサーバの場合
- IP アドレスを引き継がない系切り替え機能を使用する場合

そのため、コマンドを発行するクライアントマシンと、サーバマシンの SERVICES ファイル (%windir%¥system32¥drivers¥etc¥SERVICES) に、連絡用ポートのサービス名^{*}とクライアントマシンで起動するリモートシェル接続用のポート番号が必要になります。設定するポート番号は HiRDB をインストールするそれぞれのマシンで同じにしてください。また、マシン内では同じ番号は使用しないでください。指定例を次に示します。

(例)

```
pdrshsrv 29999/tcp
```

- 連絡用ポートのサービス名として pdrshsrv を指定します。
- 任意のポート番号を指定します。省略値は 29999 です。

注※

マルチ HiRDB を使用して複数の HiRDB システムを構成する場合、HiRDB システム単位に連絡用ポートのサービス名を指定できます。指定方法については、「[マルチ HiRDB のシステム設計](#)」を参照してください。

注意事項

HiRDB/シングルサーバで IP アドレスを引き継がない系切り替え機能を使用する場合、pdntenv コマンドの -ro オプションでリモート系コマンドを使用するように指定する必要があります。pdntenv コマンドについては、マニュアル「[HiRDB コマンドリファレンス](#)」を参照してください。

2.1.5 ホスト名の登録

HiRDB が使用するホスト名（システム定義及びクライアント環境定義で指定するホスト名）を hosts ファイル又は DNS などに登録し、名前解決してください。HiRDB が使用するホスト名は 32 文字以内にしてください。

システム定義及びクライアント環境定義中にホスト名を指定する場合、ホスト名、IP アドレス、又は FQDN のどれかの形式で指定します。

また、HiRDB/シングルサーバだけで HiRDB システムが構成されている^{*}場合、システム定義及びクライアント環境定義中にループバックアドレスを指定できます。ループバックアドレスを指定すると、ホスト名の登録が不要になります。

注※

HiRDB/シングルサーバだけで HiRDB システムが構成されているとは、次に示す条件を満たすことをいいます。

- HiRDB クライアントと HiRDB サーバが同一マシンにある (HiRDB クライアントが別マシンにない)

参考

ループバックアドレスとは、127.0.0.0~127.255.255.255 の範囲の IP アドレス (例：127.0.0.1) のことです。ループバックアドレスとして使用できる IP アドレスは OS の仕様に依存します。

また、HiRDB では、localhost を通常のホスト名として扱うため、システム定義などにホスト名として localhost を指定する場合はホスト名を登録し、名前解決しておく必要があります。

ホスト名は、次の表に示すシステム定義及びクライアント環境定義に指定できます。システム定義の詳細についてはマニュアル「HiRDB システム定義」を参照してください。クライアント環境定義の詳細についてはマニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」を参照してください。

表 2-2 ホスト名を指定するシステム定義

システム定義の オペランド	指定するホスト名※1	
	標準ホスト名※2※4	標準ホスト名以外のホスト名※3
pdunit -x オプション	○	○
pdunit -c オプション	○	○
pdstart -x オプション	○	○
pdstart -m オプション	○	○
pdstart -n オプション	○	○
pdstbegin -x オプション	○	○
pd_hostname	○	×
pd_security_host_group	○	○

(凡例)

- ：指定できます
- ×：指定できません

注※1

別名は指定できません。

注※2

標準ホスト名とは、コマンドプロンプトで hostname コマンドを実行して表示されたホスト名を指します。

注※3

標準ホスト名以外のホスト名とは、複数起動した IP アドレスに対して設定した、標準ホスト名とは異なるホスト名を指します。

注※4

複数の IP アドレスが起動しているマシン上では、IP アドレスの形式で指定してください。標準ホスト名をホスト名又は FQDN の形式で指定した場合は、通信エラーとなることがあります。

表 2-3 ホスト名を指定するクライアント環境定義

クライアント環境定義のオペランド	指定するホスト名※1	
	標準ホスト名※2※4	標準ホスト名以外のホスト名※3
PDHOST	○	○
PDFESHOST	○	○
PDCLTRCVADDR	○	○
HiRDB_PDHOST	○	○
PDASTHOST	○	○

(凡例)

○：指定できます

注※1

別名は指定できません。

注※2

標準ホスト名とは、コマンドプロンプトで hostname コマンドを実行して表示されたホスト名を指します。

注※3

標準ホスト名以外のホスト名とは、複数起動した IP アドレスに対して設定した、標準ホスト名とは異なるホスト名を指します。

注※4

複数の IP アドレスが起動しているマシン上では、IP アドレスの形式で指定してください。標準ホスト名をホスト名又は FQDN の形式で指定した場合は、通信エラーとなることがあります。

2.2 HiRDB のインストール手順

実行者 HiRDB 管理者

ここでは、HiRDB のインストール手順について説明します。ここで説明する項目を次に示します。

- インストール前の注意
- HiRDB サーバのインストール手順
- インストールが終わると設定される環境変数
- インストール後の注意
- インストール時に 1073 エラーになったときの対処

2.2.1 インストール前の注意

1. HiRDB のインストールは、HiRDB 管理者が実行してください。HiRDB 管理者には Administrators 権限が必要です。Administrators 権限がないユーザがインストールを実行すると、エラーダイアログを表示してインストールを中止します。誤って HiRDB 管理者以外のユーザでインストールを実行してしまった場合に、インストール完了後に HiRDB 管理者を変更する方法については、[「HiRDB 管理者の変更に関する質問」](#)を参照してください。
2. 電源投入時にはネットワークドライブは接続されていないため、サービスを起動できません。このため、ネットワークドライブにはインストールしないでください。
3. アンインストール後にインストールをする場合は、アンインストールを実行した後に必ず Windows を再起動してください。再起動しないでインストールした場合、インストール終了直後に 1073 エラーが表示されます。このときの対処については、[「インストール時に 1073 エラーになったときの対処」](#)を参照してください。

2.2.2 HiRDB のインストール手順

〈手順〉

1. インストールする前に、すべての Windows アプリケーションを終了させてください。
2. 統合 CD-ROM 中の hcd_inst.exe を実行して、日立総合インストーラを起動してください。
3. [日立総合インストーラ] 画面で、HiRDB/シングルサーバの場合は [HiRDB/Single Server] を、HiRDB/パラレルサーバの場合は [HiRDB/Parallel Server] を選択して、[インストール実行] をクリックしてください。HiRDB のインストーラが起動します。
4. HiRDB のインストーラの [プログラムプロダクトの選択] 画面で、HiRDB/シングルサーバの場合は [HiRDB/Single Server] を、HiRDB/パラレルサーバの場合は [HiRDB/Parallel Server] を

選択して、[次へ] をクリックしてください。選択したプログラムプロダクトのインストーラが起動します。

5. [セットアップ方法] 画面でセットアップ方法を選択します。通常は [標準セットアップ] を選択します。マルチ HiRDB を使用する場合は、[識別子付きセットアップ] を選択します。マルチ HiRDB については、「[マルチ HiRDB のインストール](#)」を参照してください。
6. [セットアップ識別子の設定] 画面でセットアップ識別子を指定します。セットアップ識別子は 4 文字以内の半角英数字で指定します。なお、[標準セットアップ] を選択した場合は、[セットアップ識別子の設定] 画面は表示されません。
7. [ユーザの情報] 画面で、ユーザの情報として名前と会社名を入力します。
8. [インストール先の選択] 画面で、インストールディレクトリを指定します。省略値を次に示します。なお、この章では、これ以降「Windows のインストール先ドライブ」を C:と仮定します。

HiRDB/シングルサーバの場合：Windows のインストール先ドライブ¥win32app¥hitachi¥hirdb_s

HiRDB/パラレルサーバの場合：Windows のインストール先ドライブ¥win32app¥hitachi¥hirdb_p
セットアップ識別子を指定してインストールした場合は、「hirdb_s」又は「hirdb_p」にセットアップ識別子が付いたディレクトリ名称となります。

(例) Windows のインストール先ドライブ¥win32app¥hitachi¥hirdb_sUNT1

省略値で問題なければ、そのまま [次へ] をクリックしてください。

インストール先ディレクトリ名を変更する場合、次のことに注意してください。

- ・ドライブで始まり、次の要素で構成される文字列で指定してください。

英数字

_ (下線)

. (ピリオド)

△ (空白)

((左括弧)

) (右括弧)

パス区切りの¥

- ・ドライブだけの指定はできません。
- ・全角文字、及び特殊記号はディレクトリ名に使用できません。
- ・パス名の長さは 200 文字 (バイト) 以内にしてください。
- ・ジャンクションポイント、又はシンボリックリンクを含むパスにはインストールできません。

9. [オペランド省略時動作の選択] 画面で、オペランド省略時動作を選択します。オペランド省略時動作の選択基準については、「[オペランド省略時動作の概要](#)」を参照してください。
10. [共用メモリの割り当て先の選択] 画面で、共用メモリの割り当て先を選択します。共用メモリの割り当て先については、「[仮想メモリの確認](#)」を参照してください。選択すると、確認のポップアップメッセージが表示されますので、内容を確認して、問題がなければ [OK] をクリックしてください。

11. [Windows ファイアウォールへの登録] 画面で、HiRDB サーバのプログラムを Windows ファイアウォールの例外リストに登録するかどうかを選択できます。Windows ファイアウォールを有効にしている環境で HiRDB を使用する場合は、例外リストに登録してください。

さらに、[セキュリティが強化されたファイアウォール] の詳細設定ができます。詳細設定では、HiRDB を登録するプロファイルを選択します。選択基準を次に示します。

項番	HiRDB を登録するプロファイル	選択基準
1	アクティブ	HiRDB インストール時に OS が使用しているプロファイルに例外登録する場合に選択します。
2	すべてのプロファイル	ドメイン、プライベート、パブリックのすべてのプロファイルに例外登録する場合に指定します。 OS が動的にネットワークの場所を変更することがあるため、その際、通信エラーによって HiRDB が不当にタイムアウトやサーバダウンとなる現象を回避できます。 上記以外の場合は、OS が動的にネットワークの場所を変更することはありませんが、OS のネットワークの場所を手動で変更したときに、併せて HiRDB に対するネットワークの場所も変更されます。
3	ドメイン	ネットワークの場所を個別に指定する場合に選択します。セキュリティ強化のため、HiRDB が使用するネットワークの場所を限定する場合に選択します。
4	プライベート	
5	パブリック	

12. [標準セットアップ] の場合、システムの環境変数に HiRDB の環境変数を設定するかどうかを選択してください (Windows (x64)の場合を除く)。HiRDB の環境変数については、「[HiRDB の環境変数](#)」を参照してください。

13. [トラブルシュート情報の出力先の設定] 画面で、Windows ダンプの出力先を設定します。Windows ダンプ出力については、「[Windows ダンプ出力](#)」を参照してください。

14. [セキュリティオプションの設定-1] 画面で、ファイルセキュリティ強化機能を使用するかどうかを選択します。ファイルセキュリティ強化機能については、「[ファイルセキュリティ強化機能](#)」を参照してください。

15. [セキュリティオプションの設定-2] 画面で、HiRDB 管理者及び HiRDB グループの入力をします。

16. [ファイルコピーの開始] 画面で、設定した内容を確認して、問題がなければ [次へ] をクリックしてください。インストールが始まります。

17. インストールが終了すると、[セットアップの完了] 画面が表示されます。

再起動してもよい場合は、[はい、直ちにコンピュータを再起動します。] を選択して、[完了] をクリックしてください。

ほかのプログラムプロダクトをインストールするなど、すぐに再起動しない場合は、[いいえ、後でコンピュータを再起動します。] を選択して、[完了] をクリックしてください。ただし、HiRDB を使う前に必ず Windows を再起動してください。

2.2.3 HiRDB の環境変数

(1) 設定される環境変数

インストール時に、システムの環境変数に HiRDB の環境変数を設定する選択をした場合、インストールが終わると次の表に示す環境変数がシステム環境変数に設定されます。システム環境変数は [コントロールパネル] の [システム] をダブルクリックして、[システムのプロパティ] の [環境] タブで確認できます。

表 2-4 システム環境変数に設定される環境変数

環境変数	設定する内容
PDDIR ^{※1}	HiRDB 運用ディレクトリ (インストールディレクトリ) が設定されます。 (例) C:%win32app%hitachi%hirdb_s
PDCONFPATH ^{※1}	HiRDB システム定義ファイルを格納するディレクトリが設定されます。 (例) C:%win32app%hitachi%hirdb_s%CONF
PATH ^{※2}	%PDDIR%CLIENT%UTL 及び %PDDIR%BIN が追加されます。 (例) C:%win32app%hitachi%hirdb_s%CLIENT%UTL C:%win32app%hitachi%hirdb_s%BIN なお、%PDDIR%BIN は、PATH の最後に追加されます。
PDUXPLDIR	HiRDB の作業ディレクトリが設定されます。 (例) C:%win32app%hitachi%hirdb_s%UXPLDIR

注※1

PDDIR の絶対パス名長は、200 バイト以内、PDCONFPATH の絶対パス名長は、213 バイト以内で設定してください。

注※2

PATH の設定値が 512 バイト以上の場合、表で示す環境変数が正しく設定されません。この場合、環境変数の設定値を確認して、必要ならば設定値を修正してください。

なお、LANG 環境変数は設定されません。そのため、マニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」を参照して、ユーザが設定してください。

備考

pd_tmp_directory オペランドを指定していない場合、環境変数 TMP を省略すると、pd_tmp_directory オペランドを省略した場合と同様のディレクトリ下に一時ファイル (テンポラリファイル) を作成します。また、環境変数 TMP を設定するときは、ディレクトリパス長を 200 バイト以内で設定してください。

(2) 注意事項

標準セットアップの場合、システム全体に影響を与えないように、HiRDB の環境変数を設定するかどうかを選択できます (Windows (x64) の場合を除く)。HiRDB の環境変数の設定方法選択時の注意事項を次に示します。

システム環境変数に HiRDB の環境変数を設定しなかった場合の注意事項

- 運用方法がマルチ HiRDB と同じになります。マルチ HiRDB については、「[マルチ HiRDB の設計](#)」を参照してください。
- HiRDB の標準セットアップを前提とした製品を使用する場合、環境変数を設定する必要があります。詳細は、関連製品のリリースノート、又はマニュアルを参照してください。
- マルチ HiRDB に対応した関連製品でも、HiRDB の環境変数の設定が必要な場合があります。設定の必要な環境変数については、関連製品のリリースノート、又はマニュアルを参照してください。

システムの環境変数に HiRDB の環境変数を設定した場合の注意事項

ほかの製品が HiRDB の VC ランタイム (msvcr71.dll) を参照する場合があります。HiRDB が提供する VC ランタイムが、ほかの製品が提供する VC ランタイムより古い場合、ほかの製品が意図しない動作をするおそれがあります。そのため、HiRDB のディレクトリを PATH 環境変数の最後に設定する必要があります。HiRDB のインストール直後は、PATH 環境変数の最後に HiRDB のディレクトリを設定しますが、ほかの製品をインストールした場合などは、HiRDB のディレクトリが PATH 環境変数の最後にならなくなる可能性があるため、注意してください。

そのほかの注意事項

08-02 より前のバージョンでは、インストール時に PATH 環境変数に登録した HiRDB のインストールパスを削除していないため、PATH 環境変数に使用していない HiRDB のインストールパスが残っていることがあります。08-02 以降のバージョンでは、使用していない HiRDB のインストールパスは PATH 環境変数から削除されます。

2.2.4 インストール後の注意

1. HiRDB/パラレルサーバの場合、又は IP アドレスを引き継がない系切り替え機能を使用する場合、次のように設定する必要があります。
 - サービスのスタートアップ種別：自動
 - サービス実行時に使用するログオンのアカウント：HiRDB 管理者設定方法については OS のマニュアルを参照してください。
2. HiRDB をインストールした後は、必ず Windows を再起動してください。
3. HiRDB で使用する文字コードは、シフト JIS 漢字コード (SJIS) が設定されています。

2.2.5 インストール時に 1073 エラーになったときの対処

アンインストール後にインストールをする場合は、アンインストールを実行した後に必ずリポートしてください。リポートをしないでインストールした場合、インストール終了直後に 1073 エラーが表示されます。ここでは、1073 エラーが表示されたときの対処方法を説明します。

1. Windows を再起動して、アンインストール時のレジストリ及びサービス登録の内容が反映されるようにします。
2. 通常と同じようにインストールして Windows を再起動します。インストール先はエラーになったときと同じディレクトリに指定してください。なお、ここで HiRDB を開始しようとしてもサービスが登録されていないため、開始できません。
3. アンインストール※してください。ただし、このときは DLL や EXE ファイルは残ったままの状態となります。
4. 残っているファイルを削除します。後でインストールしたときに回復させるため、定義情報がある CONF ディレクトリ下にあるファイルを退避しておいてください。その後、インストールしたディレクトリを削除してください（省略値でインストールしている場合は、HiRDB/シングルサーバのときは C:\win32app\hitachi\hirdb_s、HiRDB/パラレルサーバのときは C:\win32app\hitachi\hirdb_p となります）。
5. Windows を再起動してください。
6. 通常と同じ要領でインストールして Windows を再起動してください。
7. 退避していた HiRDB システム定義ファイルを %PDDIR%\conf ディレクトリ下にコピーしてください。
8. HiRDB 開始準備（システムファイルなどの割り当て、初期化）をしてから開始してください。

1.～5. を実行すると、異常状態のレジストリ及びサービス登録を正常状態（初期状態）に戻します。6. 以降は通常のインストール手順となります。

注※

アンインストール時にクライアント用の定義情報 hirdb.ini ファイルも削除されるため、必要に応じて退避しておいてください。

2.2.6 Windows ダンプ出力

HiRDB の実行中にアプリケーション例外が発生した場合、Windows がプログラムエラーを検知します。このプログラムエラーの情報を取得するためには、Windows のダンプが必要になります。

ダンプは Windows Error Reporting の機能を使用して出力します。HiRDB では、インストール時の [トラブルシュート情報の出力先の設定] 画面で、このダンプの出力先を設定します。

ここでは、Windows ダンプの出力に関する注意事項、及びアプリケーション例外発生時の対処について説明します。

(1) Windows ダンプの出力に関する注意事項

- ダンプ出力時の入出力の負荷を軽減するため、次の場所を出力先に指定しないでください。
 - HiRDB の運用ディレクトリ
 - Windows のページングファイルがあるドライブ

- Windows ダンプの最大容量は、およそ5ギガバイトです。指定したディレクトリに十分な空き領域がない場合、ダンプが出力できなくなり、障害調査のための情報が取得できなくなるおそれがあります。そのため、ダンプの出力先には十分な空き領域があるディレクトリを指定してください。また、出力されたダンプは障害調査後には不要になるため削除してください。
- マルチ HiRDB などの理由によって複数の HiRDB システムがマシンにある場合、最後にインストールした HiRDB のダンプ出力先が有効になります。出力先を確認する場合には `pdntenv -wd` コマンドを実行してください。
- マルチ HiRDB などの理由によって複数の HiRDB システムがマシンにある場合、すべての HiRDB がダンプ出力対象となります。
- ダンプ出力先に指定したディレクトリを削除した場合、ダンプ出力時にディレクトリを再作成します。

(2) アプリケーション例外発生時の対処

次のどちらかによって、アプリケーション例外が発生したことを確認できます。

- Windows のイベントログに次のメッセージが出力されている
 - ログの種類：アプリケーション
 - レベル：情報
 - ソース名：Windows Error Reporting
 - 問題の署名の P1：問題が発生しているプロセス名
- Windows のポップアップメッセージが表示されている
プロセスの停止を通知する Windows のポップアップメッセージが表示されます。メッセージには、動作を停止したプロセス名が表示されます。

アプリケーション例外が発生した場合は、次の手順でダンプを取得してください。

〈手順〉

1. 前述のイベントログ又はポップアップメッセージに表示されたプロセス名を確認します。
2. 1.で確認したプロセス名を指定して `pdntenv -wd` コマンドを実行します。
3. 2.で表示された出力先のダンプを取得します。

2.3 インストール後の作業

ここでは、製品をインストールした後の作業について説明します。

2.3.1 文字コードの選択

HiRDB で使用する文字コードを選択します。新規インストール後はシフト JIS 漢字コードが設定されています。単一バイト文字コード、Unicode (UTF-8)、Unicode (IVS 対応 UTF-8)、EUC 中国語漢字コード、及び中国語漢字コード (GB18030) を使用する場合は、`pdntenv` コマンドで使用する文字コードを変更してください。

注意事項

データベースの構築後に文字コードを変更する場合は、データベースを再構築する必要があります。

2.3.2 HiRDB 運用ディレクトリ下のファイルの削除

サーバプロセス、又はクライアントの強制終了時などに、HiRDB は`%PDDIR%¥spool` 下にトラブルシューティング情報を出力します。また、ワークファイルの出力先を特に指定していない場合にコマンド又はユーティリティを [Ctrl + C] キーを押すなどして途中終了させると、`%PDDIR%¥tmp` 下にコマンド又はユーティリティが出力した作業用一時ファイルが削除されずに残ります。これらのファイルを残しておくと、HiRDB 運用ディレクトリがあるディスクの容量を圧迫する原因になります。HiRDB 運用ディレクトリがあるディスクの容量が不足すると HiRDB が異常終了することがあるため、HiRDB は次に示すファイルを定期的に削除します。

- トラブルシューティング情報ファイル (`%PDDIR%¥spool` 下のファイル)
- 作業用一時ファイル (`%PDDIR%¥tmp` 下のファイル)
- `pd_tmp_directory` オペランドに指定したディレクトリ下のファイル

これらの単調増加するファイルについては、「[単調増加ファイル](#)」を参照してください。

なお、通常はこれらのファイルを 24 時間ごとに削除します。この削除間隔を `pd_spool_cleanup_interval` オペランドで変更できます。また、`pd_spool_cleanup_interval_level` オペランドで指定した日より前に出力されたファイルだけを削除するという指定ができます。

このほかにも、トラブルシューティング情報 (`%PDDIR%¥spool` 下のファイル) を一括して削除する方法があります。

- `pdcspool` コマンドでトラブルシューティング情報ファイルを削除できます。作業用一時ファイル (`%PDDIR%¥tmp` 下のファイル) も削除できます。
- HiRDB の開始時に自動的にトラブルシューティング情報ファイルを削除します。`pd_spool_cleanup` オペランドでトラブルシューティング情報ファイルを削除するかどうかを指定します。このオペランドの省略値は

「削除する」です。また、`pd_spool_cleanup_level` オペランドで指定した日より前に出力されたトラブルシューティング情報ファイルだけを削除するという指定ができます。

備考

`pdcspool` コマンドのオプション、`pd_spool_cleanup_level`、又は `pd_spool_cleanup_interval` オペランドの指定で、削除するトラブルシューティング情報を選択できます。

2.3.3 ワークファイル出力先ディレクトリの作成

実行者 HiRDB 管理者

HiRDB が出力するワークファイルの出力先となるディレクトリを作成してください。コマンドやユーティリティの実行時に生成される様々なワークファイルの出力先として、ここで作成したディレクトリを指定します。これによって、出力先がユニット単位で 1 か所になるため、煩雑になりやすいワークファイルの管理が容易になります。

ワークファイル出力先ディレクトリを作成する場合のグループ名又はユーザ名に付与するアクセス許可については、次に示すとおり設定してください。

ファイルセキュリティ強化機能未使用時

グループ名又はユーザ名：Everyone

アクセス許可：フルコントロール

ファイルセキュリティ強化機能使用時

次の表に示すアクセス許可と同等以上のセキュリティ設定をしてください。

項番	グループ名又はユーザ名	アクセス許可
1	HiRDB 管理者	フルコントロール
2	HiRDB グループ	フルコントロール

ワークファイル出力先ディレクトリを作成しない運用もできますが、その場合はワークファイルの出力先が一定にならないため、`pdcspool` コマンドによるワークファイルの削除ができなくなります。そのため、ワークファイル出力先ディレクトリを作成しておくことをお勧めします。

なお、ファイルセキュリティ強化機能の詳細については、「[ファイルセキュリティ強化機能](#)」を参照してください。

(1) ワークファイル出力先ディレクトリの容量の見積もり

ワークファイル出力先ディレクトリ下の空き領域は、次の値以上に設定してください。ワークファイル出力中に HiRDB 又はコマンドが異常終了した場合、ワークファイルは削除されません。そのため、`pdcspool` コマンドを実行する前にディスク容量が不足しないように、ワークファイル出力先ディレクトリの空き領域には十分に余裕のある値を設定してください。

ワークファイル出力先ディレクトリの容量 (単位: キロバイト) =
 $178224 + a + b + c + e + f + g + h$

変数	説明	計算式, 又は計算式の参照箇所
a	pdconstck 実行時の処理結果ファイルの容量	「整合性チェックユーティリティ (pdconstck) 実行時のファイルの容量」
b	pddbst 実行時の次のファイルの容量 <ul style="list-style-type: none"> ワーク用ファイル ソート用ワークファイル 	「データベース状態解析ユーティリティ (pddbst) 実行時のファイルの容量」
c	pdload 実行時の次のファイルの容量 <ul style="list-style-type: none"> インデクス情報ファイル エラー情報ファイル エラー情報ファイル作成用一時ファイル LOB 中間ファイル ソート用ワークファイル 	「データベース作成ユーティリティ (pdload) 実行時のファイルの容量」
e	pdrbal 実行時の次のファイルの容量 <ul style="list-style-type: none"> インデクス情報ファイル ソート用ワークファイル 	「リバランスユーティリティ (pdrbal) 実行時のファイルの容量」
f	pdrorg 実行時の次のファイルの容量 <ul style="list-style-type: none"> インデクス情報ファイル ソート用ワークファイル 	「データベース再編成ユーティリティ (pdrorg) 実行時のファイルの容量」
g	pdrstr -w 実行時のソート用ワークディレクトリの容量	マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」
h	pdstedit 実行時の次のファイルの容量 <ul style="list-style-type: none"> ワーク用ファイル ソート用ワークファイル DAT 形式ファイル 	「統計解析ユーティリティ (pdstedit) 実行時のファイルの容量」

(2) ワークファイル出力先ディレクトリの指定

ワークファイルの出力先を 1 か所にするには、pd_tmp_directory オペランドに作成したディレクトリを指定します。

pd_tmp_directory オペランドを指定していない場合、HiRDB は各コマンド及びユーティリティによって決められたディレクトリにワークファイルを出力します。なお、コマンドやユーティリティ実行時のワークファイル出力先は次の順番で決定されます。

1. コマンドのオプション, 又はユーティリティの制御文で指定した出力先
2. 1.の指定がない場合, pd_tmp_directory オペランドで指定した出力先
3. 2.の指定がない場合, システム環境変数 TMP で指定した出力先
4. 3.の指定がない場合, %PDDIR%¥tmp

(3) ワークファイルの削除

HiRDB は通常、24 時間ごとにワークファイルを削除します。この削除間隔を `pd_spool_cleanup_interval` オペランドで変更できます。また、`pd_spool_cleanup_interval_level` オペランドで指定した日より前に出力されたファイルだけを削除するという指定ができます。このとき、`pd_tmp_directory` オペランドで指定したワークファイル出力先ディレクトリ下のファイルを削除します。

また、コマンドやユティリティが出力したワークファイルのうち、HiRDB が削除しないものについては、`pdcspool` コマンドによって定期的に削除する必要があります。この場合にも、`pd_tmp_directory` オペランドで指定したワークファイル出力先ディレクトリ下のファイルを削除します。

ワークファイルの削除については、「[HiRDB 運用ディレクトリ下のファイルの削除](#)」を参照してください。

2.3.4 HiRDB ファイルシステム領域を作成する準備

(1) 事前準備

実行者 Administrator

次の作業を行います。

- ハードディスクを用意します。
- 初期化したハードディスクにパーティションを設定します。
- NTFS 領域上に HiRDB ファイルシステム領域を作成する場合は、ディスクの初期化を行います。

これらの作業方法については、OS のマニュアルを参照してください。

(2) HiRDB ファイルシステム領域の作成

実行者 HiRDB 管理者

`pdfmkfs` コマンドを実行して、NTFS 領域上に HiRDB ファイルシステム領域を作成します。又は、ダイレクトディスクアクセス (raw I/O) を使用する場合、ディスクパーティション (論理ドライブ) 上に HiRDB ファイルシステム領域を作成します。

(3) HiRDB ファイルシステム領域のアクセス権の設定

HiRDB ファイルシステム領域のアクセス権は、ファイルセキュリティ強化機能を使用していない場合、すべてのユーザに対してすべての権限を与える「Everyone フルコントロール」となります。このため、不特定多数のユーザが領域にアクセスできる状態になっています。

不特定多数のユーザからのアクセスを防止するには、ファイルセキュリティ強化機能を使用してください。詳細は、「[ファイルセキュリティ強化機能](#)」を参照してください。

(4) OS 又はデバイスドライバの機能で、物理ボリューム及び論理ボリュームの入出力エラーを検知するまでの時間設定

実行者 Administrator

入出力処理が無応答状態になると、そのほかの UAP、ユティリティ、又は運用コマンドもその影響を受けて停滞します。

OS 又はデバイスドライバの機能^{*}で物理ボリューム又は論理ボリュームの入出力エラーを検知するまでの時間を設定できる場合は、入出力処理が無応答にならないよう、設定を行ってください。

注※

詳細については、OS 又はデバイスドライバのマニュアルを参照してください。

入出力処理が無応答となった場合、UAP やティリティの強制終了も停滞する可能性があるため、設定値は、オペランド又はオプションで指定できる UAP 又はユティリティの監視時間より小さくしてください。

オペランド又はオプションで指定できる UAP 又はユティリティの監視時間については、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」の「UAP 又はユティリティの実行時間の監視（無応答障害時の影響を抑える方法）」を参照してください。

2.3.5 Windows ファイアウォールの設定を有効にしている場合

Windows ファイアウォールの設定を有効にしている場合、例外リストに HiRDB が使用するポート番号やプログラムを登録する必要があります。登録方法については、「[Windows ファイアウォールの例外リストへの登録](#)」を参照してください。

2.3.6 暗号化通信環境の構築

通信暗号化機能を使用する場合の、暗号化通信環境の構築手順について説明します。

(1) 秘密鍵の生成

サーバ証明書に登録する秘密鍵を生成します。

次のアルゴリズムの秘密鍵を生成してください。

- RSA
- ECDSA

(2) サーバ証明書の生成

(1)の秘密鍵を指定してサーバ証明書を生成します。

(3) HiRDB システム定義の設定

次の表に示す HiRDB システム定義を設定する必要があります。

表 2-5 通信暗号化機能を使用する場合に指定するシステム定義

システム定義	設定内容
pd_crypto_service_port	クライアントからの暗号化通信の接続要求を受け付けるポート番号を指定します。
pd_crypto_private_key	秘密鍵のファイルパスを指定します。
pd_crypto_certificate_file	サーバ証明書のファイルパスを指定します。

(4) HiRDB クライアントの設定

通信暗号化機能を使用するクライアントでは、次の表に示すクライアント環境定義を設定する必要があります。

表 2-6 通信暗号化機能を使用するクライアントで指定するクライアント環境定義

設定項目	設定内容
通信暗号化機能	PDSOCKETCRYPTO=YES を指定します。
接続方式	PDCTYPE=ACTIVE を指定します。
接続形態	次のどちらかを指定して高速接続を使用します。 <ul style="list-style-type: none">PDFESGRPPDFESHOST, PDSERVICEGRP, PDSERVICEPORT PDFESGRP 又は PDSERVICEPORT のポート番号には HiRDB システム定義 pd_crypto_service_port に指定したポート番号を指定します。

2.4 付加 PP のインストール時の注意

付加 PP をインストールする場合の、規則及び注意について説明します。

HiRDB の付加 PP の機能を使用する場合は、付加 PP をインストールします。付加 PP の機能及び付加 PP をインストールするサーバを次の表に示します。

表 2-7 付加 PP の機能とインストール先サーバ

製品名	付加 PP を導入すると使用できる機能	インストール先サーバマシン
HiRDB Advanced High Availability	<ul style="list-style-type: none">1 : 1 スタンバイレス型系切り替え機能影響分散スタンバイレス型系切り替え機能	すべてのサーバマシン
	グローバルバッファの動的変更 (pdbufmod コマンド)	
	システム構成変更コマンド (pdchgconf コマンド)	
	表のマトリクス分割	
	分割格納条件の変更 (ALTER TABLE)	
HiRDB Non Recover FES	回復不要 FES	
HiRDB Accelerator	インメモリデータ処理	

規則及び注意事項

1. 付加 PP はキーモジュールで提供されます。
2. 付加 PP のキーモジュールは、HiRDB インストールディレクトリの直下にコピーされます。
3. 付加 PP をインストールする場合は、HiRDB サービスを停止した状態で実行してください。HiRDB サービスが起動中の場合はインストールを中止します。
4. HiRDB をバージョンアップした場合は、HiRDB のバージョンに対応する付加 PP をインストールする必要があります。また、HiRDB のインストールディレクトリを変更した場合は、付加 PP を再インストールする必要があります。
5. 付加 PP のインストールを実行できるのは、Administrators グループのユーザです。
6. HiRDB がインストールされていないと、付加 PP はインストールできません。
7. 付加 PP をアンインストールする場合は、HiRDB サービスを停止した状態で実行してください。アンインストールすると、インストール時にコピー及び設定したすべての情報が削除されます。
8. セットアップ識別子付きの HiRDB に付加 PP をインストールする場合は、インストール先の HiRDB と同じセットアップ識別子を指定して付加 PP をインストールしてください。

2.5 HiRDB のアンインストール手順

HiRDB のアンインストールは、今後このサーバマシンで HiRDB を使用しないときだけ実施してください。それ以外でアンインストールを実施することはお勧めしません。

2.5.1 HiRDB をアンインストールするユニットの状態を確認

HiRDB をアンインストールする前に、HiRDB をアンインストールするユニットの状態を確認します。該当するユニットで `pdls -d ust` コマンドを実行します。

- 終了ステータスが 0 の場合（ユニットの状態が ONLINE）：
HiRDB が稼働中です。HiRDB を `pdstop` コマンドで正常終了させてください。
- 終了ステータスが 4 の場合（ユニットの状態が STARTING, 又は STOPPING）：
HiRDB が開始処理の途中, 又は停止処理の途中です。処理が終了してから `pdls -d ust` コマンドを再度実行してください。
- 終了ステータスが 8 の場合（ユニットの状態が PAUSE）：
障害によって、プロセスサーバプロセスの再起動を中断した状態です。この状態で、アンインストールを実行する場合は、「[HiRDB のアンインストール](#)」へ進んでください。
アンインストールを実行しない場合は、KFPS00715-E メッセージ及びこのメッセージ以前のイベントログに出力されたメッセージを参照して障害の原因を取り除いてから、サービスを開始し、ユニットを再開始してください。
- 終了ステータスが 12 の場合の場合（ユニットの状態が STOP）：
HiRDB が停止状態です。サービスを停止してください。
- 終了ステータスが 16 の場合（セットアップ状態が UNSETUP）：
アンインストールを実行できます。

2.5.2 HiRDB のサービスの停止

アンインストールする HiRDB のサービスが開始しているかどうかを [コントロールパネル] - [サービス] で確認してください。開始している場合は HiRDB のサービスを停止してから、アンインストールを実行してください。

2.5.3 HiRDB のアンインストール

HiRDB をアンインストールする場合は、コマンド、ユティリティ、アプリケーション、HiRDB Datareplicator, 及び HiRDB Dataextractor はあらかじめ停止しておいてください。これらを停止しないと、実行形式ファイルや共用ライブラリの削除に失敗することがあります。

注意事項

アンインストールを行う前に、Windows ファイアウォールの例外リストから HiRDB が使用するポート番号やプログラムを削除してください。アンインストールを行った後では正しく削除できません。

削除する前にアンインストールしてしまった場合は、HiRDB を再度インストールし、その後に例外リストから削除する必要があります。

例外リストからの削除方法については、「[Windows ファイアウォールの例外リストからの削除](#)」を参照してください。

(1) HiRDB のアンインストール

HiRDB/シングルサーバのアンインストール手順を次に示します。

〈手順〉

1. [スタート] – [プログラム] – [HiRDBSingleServer] – [HiRDBSingleServer のアンインストール] を選択します。

[HiRDBSingleServer のアンインストール] が登録されていないバージョンの場合は、[コントロールパネル] – [アプリケーションの追加と削除] の [インストールと削除] を表示します。一覧の中から「HiRDB/SingleServer」を選択し、[追加と削除] をクリックし、[OK] ボタンをクリックします。

2. アンインストールが始まります。しばらくすると、[共有ファイルを削除しますか?] という問い合わせのメッセージが表示されることがあります。表示されたら、[いいえ] をクリックしてください。
3. アンインストールが終わると、「HiRDB/Single Server の再インストールは、コンピュータを再起動した後に行ってください」というメッセージが表示されます。[OK] ボタンをクリックしてください。
4. 次に [コンピュータからプログラムを削除] ダイアログボックスの [OK] ボタンをクリックしてください。これで、アンインストールは終了です。

アンインストールが成功していない場合、考えられる原因と対策を次に示します。

考えられる原因	対策
コマンド、ユティリティ、HiRDB Datareplicator, 又は HiRDB Dataextractor のどれかが実行されています。	コマンド、ユティリティ、HiRDB Datareplicator, 又は HiRDB Dataextractor を停止して、アンインストールを再度実行してください。
そのほか (障害が発生しているなど)	イベントログに出力されたメッセージを参照して、障害原因を取り除いてから、アンインストールを再度実行してください。

5. アンインストールしても、インストール後に作成されたディレクトリ及びファイルは、インストールディレクトリ下に残ります。インストールディレクトリがデフォルトの場合は、エクスプローラなどを使用して、「C:¥win32app¥hitachi」ディレクトリ下の「hirdb_s」ディレクトリを削除して

ください。ただし、HiRDB Control Manager - Agent をアンインストールしていない場合には、先に HiRDB Control Manager - Agent をアンインストールしてから、「hirdb_s」ディレクトリを削除してください。

(2) HiRDB/パラレルサーバのアンインストール

HiRDB/パラレルサーバをアンインストールする場合は、HiRDB/パラレルサーバを構成するすべてのサーバマシンでアンインストールを実施します。アンインストール手順を次に示します。

〈手順〉

1. [スタート] - [プログラム] - [HiRDBParallelServer] - [HiRDBParallelServer のアンインストール] を選択します。
[HiRDBParallelServer のアンインストール] が登録されていないバージョンの場合は、[コントロールパネル] - [アプリケーションの追加と削除] の [インストールと削除] を表示します。一覧の中から「HiRDB/ParallelServer」を選択し、[追加と削除] をクリックし、[OK] ボタンをクリックします。
2. アンインストールが始まります。しばらくすると、[共有ファイルを削除しますか?] という問い合わせのメッセージが表示されることがあります。表示されたら、[いいえ] をクリックしてください。
3. アンインストールが終わると、「HiRDB/Parallel Server の再インストールは、コンピュータを再起動した後に行ってください」というメッセージが表示されます。[OK] ボタンをクリックしてください。
4. 次に [コンピュータからプログラムを削除] ダイアログボックスの [OK] ボタンをクリックしてください。これで、アンインストールは終了です。

アンインストールが成功していない場合、考えられる原因と対策を次に示します。

考えられる原因	対策
コマンド、ユティリティ、HiRDB Datareplicator, 又は HiRDB Dataextractor のどれかが実行されています。	コマンド、ユティリティ、HiRDB Datareplicator, 又は HiRDB Dataextractor を停止して、アンインストールを再度実行してください。
そのほか（障害が発生しているなど）	イベントログに出力されたメッセージを参照して、障害原因を取り除いてから、アンインストールを再度実行してください。

5. アンインストールしても、インストール後に作成されたディレクトリ及びファイルは、インストールディレクトリ下に残ります。インストールディレクトリがデフォルトの場合は、エクスプローラなどを使用して、「C:¥win32app¥hitachi」ディレクトリ下の「hirdb_p」ディレクトリを削除してください。ただし、HiRDB Control Manager - Agent をアンインストールしていない場合には、先に HiRDB Control Manager - Agent をアンインストールしてから、「hirdb_p」ディレクトリを削除してください。

2.5.4 注意事項

HiRDB をアンインストールした後に、HiRDB 運用ディレクトリ下にファイルが残ることがあります。この場合、ファイルを削除してください。

2.6 Windows ファイアウォールの例外リストへの登録

Windows ファイアウォールを有効にしている環境で HiRDB を使用する場合、HiRDB が使用するポート番号やプログラムを例外リストに登録してください。ここでは、Windows ファイアウォールの設定の確認、及び例外リストの登録方法について説明します。

Windows ファイアウォールを有効にしている場合、次に示すプログラム及びポート番号を例外リストに登録します。

- HiRDB サーバのプログラム
- リモートシェル実行時に使用するポート番号
- UAP

注意事項

Windows ファイアウォールを有効にしている環境で、前記のプログラムやポート番号を例外リストに登録しないと、HiRDB が開始できない、UAP が HiRDB に接続できないなどの不具合が起きることがあります。

参考

HiRDB/シングルサーバで、HiRDB サーバと HiRDB クライアントが同一マシン上にある場合、設定によって例外リストへの登録が不要になります。詳細については、「[例外リストへの登録が不要になるケース](#)」を参照してください。

また、HiRDB/シングルサーバで、HiRDB サーバと HiRDB クライアントが同一サーバに存在しない場合、Windows ファイアウォールの例外リストへの登録対象を HiRDB クライアントから接続要求を受け付けるプロセスに限定できます。詳細については、「[HiRDB サーバのプログラムを例外リストに登録する](#)」を参照してください。

2.6.1 Windows ファイアウォールの設定を確認する

HiRDB との通信が許可されているかどうか、Windows ファイアウォールの設定で確認します。

[コントロールパネル] - [管理ツール] - [セキュリティが強化されたファイアウォール] の [ローカルコンピュータのセキュリティが強化されたファイアウォール] のアクティブなプロファイルで確認します。

Windows ファイアウォールが有効で、受信接続又は送信接続がブロックされる状態の場合、以降で説明する例外リストへの登録が必要です。

2.6.2 HiRDB サーバのプログラムを例外リストに登録する

HiRDB サーバのプログラムを例外リストに登録します。なお、登録は HiRDB サーバを停止した状態で行ってください。

(1) 前提条件

HiRDB のインストール時に、[Windows ファイアウォールへの登録] 画面で HiRDB サーバのプログラムを Windows ファイアウォールの例外リストに登録済みの場合は、(2)で説明する作業は必要ありません。「リモートシェル実行時に使用するポート番号を例外リストに登録する」にお進みください。

HiRDB/シングルサーバで、HiRDB サーバと HiRDB クライアントが同一サーバに存在しない場合、次に示す設定を行うと Windows ファイアウォールの例外リストへの登録対象を HiRDB クライアントから接続要求を受け付けるプロセスに限定できます。この場合の登録方法については、「登録対象を HiRDB クライアントから接続要求を受け付けるプロセスに限定する場合」で説明します。

- pdunit オペランドの-x オプションにループバックアドレス (127.0.0.1) を指定する
- pd_rpc_bind_loopback_address オペランドに S を指定する
- 次のどれかのシステム定義で、スケジューラプロセスのポート番号を指定する
 - pd_service_port オペランド
 - pd_scd_port オペランド
 - pdunit オペランドの-s オプション
- 次のクライアント環境定義を指定し、高速接続機能を使用して HiRDB サーバに接続する
 - PDSERVICEPORT
 - PDSERVICEGRP
 - PDSRVTYPE = PC

(2) 登録方法

(a) 登録対象を HiRDB クライアントから接続要求を受け付けるプロセスに限定しない場合

HiRDB コマンドプロンプトを起動し、次に示すバッチファイルを実行してください。

```
%PDDIR%\%BIN%\pdsetfw.bat "セットアップ識別子"
```

また、pdsetfw.bat コマンドを実行して登録する方法もあります。pdsetfw.bat コマンドについては、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

(b) 登録対象を HiRDB クライアントから接続要求を受け付けるプロセスに限定する場合

HiRDB をインストールした後に、HiRDB クライアントから接続要求を受け付けるプロセス (pdrdmd 及び pdscdd) のポート番号, 又はプログラム名 (.exe ファイル) を Windows ファイアウォールの例外リストに登録してください。それぞれの手順を次に示します。

ポート番号を指定して登録する場合

1. 次のバッチファイルを作成します。

```
echo on
netsh firewall set portopening tcp HiRDBのポート番号※1 "HiRDB/Single Server セットアップ識別子※2 (pdrdmd port)"
netsh firewall set portopening tcp スケジューラプロセスのポート番号※3 "HiRDB/Single Server セットアップ識別子※2 (pdscdd port)"
netsh firewall set portopening tcp スケジューラプロセスの暗号化通信接続用のポート番号※4 "HiRDB/Single Server セットアップ識別子※2 (pdscdd SSL port)"※5
```

2. HiRDB コマンドプロンプトを起動して、作成したバッチファイルを実行します。

注※1

HiRDB のポート番号は、次のどちらかのシステム定義で指定した値です。

- pd_name_port オペランド
- pdunit オペランドの-p オプション

注※2

インストール時に指定したセットアップ識別子を指定してください。標準セットアップを指定してインストールを行った場合は、セットアップ識別子を省略してください。

注※3

スケジューラプロセスのポート番号は、次のどれかのシステム定義で指定した値です。

- pd_service_port オペランド
- pd_scd_port オペランド
- pdunit オペランドの-s オプション

注※4

スケジューラプロセスの暗号化通信接続用のポート番号は、次のシステム定義で指定した値です。

- pd_crypto_service_port オペランド

注※5

通信暗号化機能を使用する場合に指定してください。

プログラム名を指定して登録する場合

1. 次のバッチファイルを作成します。

```
echo on
netsh firewall set allowedprogram "%PDDIR%\%lib%\servers\pdrdmd.exe" "HiRDB/Single Server セットアップ識別子※ (pdrdmd.exe)"
```



```
netsh firewall set allowedprogram "%PDDIR%\lib\servers\pdscdd.exe" "HiRDB/Single Server セットアップ識別子※ (pdscdd.exe)"
```

2. HiRDB コマンドプロンプトを起動して、作成したバッチファイルを実行します。

注※

インストール時に指定したセットアップ識別子を指定してください。標準セットアップを指定してインストールを行った場合は、セットアップ識別子を省略してください。

注意事項

空白文字に対応するために、バッチファイル本文中の「"」（ダブルクォーテーション）は、必ず指定してください。

参考

Windows ファイアウォールの [例外] タブを参照すると、HiRDB サーバのプログラムが登録されていることが確認できます。

《簡易セットアップツール使用時の注意事項》

簡易セットアップツールを使用して HiRDB/シングルサーバの環境設定をする場合は、次のように作業してください。

1. 前述の手順に従って、HiRDB クライアントから接続要求を受け付けるプロセスのポート番号、又はプログラム名を Windows ファイアウォールの例外リストに登録します。
2. HiRDB/シングルサーバを構築するマシンで簡易セットアップツールを実行します。
3. 簡易セットアップツールのホスト選択画面でホスト名にループバックアドレスを指定します。
4. 簡易セットアップツールの詳細定義画面で次の指定をします。
 - ・ pd_rpc_bind_loopback_address オペランドに S を指定する
 - ・ 次のどれかのシステム定義でスケジューラプロセスのポート番号を指定する
 - ・ pd_service_port オペランド
 - ・ pd_scd_port オペランド
 - ・ pdunit オペランドの -s オプション

このように作業しない場合、HiRDB サーバのプログラムが Windows ファイアウォールによってブロックされるため、簡易セットアップツールを実行しても HiRDB を開始できません。

2.6.3 リモートシェル実行時に使用するポート番号を例外リストに登録する

リモートシェル実行時に使用するポート番号を例外リストに登録します。なお、登録は HiRDB クライアントを停止した状態で行ってください。

(1) 前提条件

次に示す条件を一つでも満たす場合は、(2)で説明する作業を行ってください。該当しない場合は、ここで説明する作業は必要ありません。「[UAP を例外リストに登録する](#)」にお進みください。

- HiRDB/パラレルサーバの場合
- IP アドレスを引き継がない系切り替え機能を使用する場合

(2) 登録方法

登録手順を次に示します。

手順

1. コントロールパネルから Windows ファイアウォールを起動します。
2. [例外] タブの [ファイルとプリンタの共有] を選択し、[編集] ボタンをクリックします。
3. [TCP 445] のチェックボックスをチェックし、[スコープの変更] ボタンをクリックします。
4. [スコープの変更] で、[ユーザーのネットワーク (サブネット) のみ] 又は [カスタムの一覧] で関連する PC を設定します。

さらに、ドメインに属していないサーバマシンで HiRDB/パラレルサーバを構成している場合は、HiRDB 運用ディレクトリを次に示す手順で共有化します。

手順

1. エクスプローラで HiRDB 運用ディレクトリを右クリックし、[共有とセキュリティ] を選択します。
2. [ネットワーク上での共有とセキュリティ] の [ネットワーク上でこのフォルダを共有する] 及び [ネットワークユーザによるファイルの変更を許可する] のチェックボックスをチェックします。

2.6.4 UAP を例外リストに登録する

UAP を例外リストに登録する方法は二つあります。どちらかの方法で例外リストに登録してください。

• ポート番号を例外リストに登録する方法

クライアント環境定義の PDCLTRCVPORT オペランドに指定したポート番号 (HiRDB サーバと HiRDB クライアントが通信を行う場合に使用する受信ポート番号) をすべて例外リストに登録します。

• UAP の実行ファイルを例外リストに登録する方法

コントロールパネルから Windows ファイアウォールを起動して、[例外] タブを選択し、[プログラムの追加] から UAP の実行ファイルをすべて登録してください。

2.6.5 例外リストへの登録が不要になるケース

HiRDB/シングルサーバで、HiRDB サーバと HiRDB クライアントが同一マシン上にある場合、次に示す設定を行うと Windows ファイアウォールの例外リストへの登録が不要になります。

- pdunit オペランドの-x オプションにループバックアドレス (127.0.0.1) を指定する
- pd_rpc_bind_loopback_address オペランドに Y を指定する
- クライアント環境定義の PDHOST オペランドにループバックアドレスを指定する
- クライアント環境定義の PDCLTBINDLOOPBACKADDR オペランドに YES を指定する

簡易セットアップツール使用時の注意事項

簡易セットアップツールを使用して HiRDB/シングルサーバの環境設定をする場合は、次のように作業してください。

- HiRDB/シングルサーバを構築するマシンで簡易セットアップツールを実行する
- 簡易セットアップツールの開始画面でホスト名にループバックアドレスを指定する
- 簡易セットアップツールの詳細定義画面で pd_rpc_bind_loopback_address オペランドに Y を指定する

このように作業しない場合、HiRDB サーバのプログラムが Windows ファイアウォールによってブロックされるため、簡易セットアップツールを実行しても HiRDB を開始できません。

2.7 Windows ファイアウォールの例外リストからの削除

HiRDB をアンインストールする場合、Windows ファイアウォールの例外リストに登録した HiRDB が使用するポート番号やプログラムを削除する必要があります。ここでは、その削除方法について説明します。

注意事項

アンインストールを行う前に、HiRDB が使用するポート番号やプログラムを例外リストから削除してください。アンインストールを行った後では正しく削除できません。削除する前にアンインストールしてしまった場合は、HiRDB を再度インストールし、その後に例外リストから削除してください。

2.7.1 HiRDB サーバのプログラムを例外リストから削除する

HiRDB サーバのプログラムを例外リストから削除します。なお、削除は HiRDB サーバを停止した状態で行ってください。

(1) 前提条件

削除方法は、HiRDB サーバのプログラムを例外リストに登録したときの登録方法によって異なります。登録方法については、「[HiRDB サーバのプログラムを例外リストに登録する](#)」を参照してください。

登録対象を HiRDB クライアントから接続要求を受け付けるプロセスに限定しなかった場合

登録対象を HiRDB クライアントから接続要求を受け付けるプロセスに限定しなかった場合は、「[登録対象を HiRDB クライアントから接続要求を受け付けるプロセスに限定しなかった場合](#)」で説明する作業を行ってください。

登録対象を HiRDB クライアントから接続要求を受け付けるプロセスに限定した場合

登録対象を HiRDB クライアントから接続要求を受け付けるプロセスに限定した場合は、「[登録対象を HiRDB クライアントから接続要求を受け付けるプロセスに限定した場合](#)」で説明する作業を行ってください。

HiRDB のインストール時に、[Windows ファイアウォールへの登録] 画面で HiRDB サーバのプログラムを例外リストに登録した場合は、(2)で説明する作業は必要ありません。「[リモートシェル実行時に使用するポート番号を例外リストから削除する](#)」にお進みください。

参考

インストール時に HiRDB サーバのプログラムを例外リストに登録した場合は、HiRDB をアンインストールするときに、例外リストから HiRDB サーバのプログラムが自動的に削除されます。

(2) 削除方法

(a) 登録対象を HiRDB クライアントから接続要求を受け付けるプロセスに限定しなかった場合

HiRDB コマンドプロンプトを起動し、次に示すバッチファイルを実行してください。

```
%PDDIR%\%BIN%\pddefw.bat
```

このバッチファイルを実行すると、Windows ファイアウォールの例外リストから HiRDB サーバのプログラムが削除されます。

また、pddefw.bat コマンドを実行して削除する方法もあります。pddefw.bat コマンドについては、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

(b) 登録対象を HiRDB クライアントから接続要求を受け付けるプロセスに限定した場合

HiRDB クライアントから接続要求を受け付けるプロセス (pdrdmd 及び pdscdd) のポート番号、又はプログラム名 (.exe ファイル) を Windows ファイアウォールの例外リストから削除してください。それぞれの手順を次に示します。

ポート番号を削除する場合

1. 次のバッチファイルを作成します。

HiRDB のポート番号とスケジューラプロセスのポート番号には、Windows ファイアウォールの例外リストに登録したポート番号をそれぞれ指定してください。

```
echo on
netsh firewall delete portopening protocol = TCP port = HiRDBのポート番号※1
netsh firewall delete portopening protocol = TCP port = スケジューラプロセスのポート番号※2
netsh firewall delete portopening protocol = TCP port = スケジューラプロセスの暗号化通信接続用のポート番号※3
```

2. HiRDB コマンドプロンプトを起動して、作成したバッチファイルを実行します。

注※1

HiRDB のポート番号は、次のどちらかのシステム定義で指定した値です。

- pd_name_port オペランド
- pdunit オペランドの-p オプション

注※2

スケジューラプロセスのポート番号は、次のどれかのシステム定義で指定した値です。

- pd_service_port オペランド
- pd_scd_port オペランド
- pdunit オペランドの-s オプション

注※3

スケジューラプロセスの暗号化通信接続用のポート番号は、次のシステム定義で指定した値です。

- pd_crypto_service_port オペランド

プログラム名を削除する場合

1. 次のバッチファイルを作成します。

```
echo on
netsh firewall delete allowedprogram "%PDDIR%\lib\servers\pdrdmd.exe"
netsh firewall delete allowedprogram "%PDDIR%\lib\servers\pdscdd.exe"
```

2. HiRDB コマンドプロンプトを起動して、作成したバッチファイルを実行します。

注意事項

空白文字に対応するために、バッチファイル本文中の「"」（ダブルクォーテーション）は、必ず指定してください。

2.7.2 リモートシェル実行時に使用するポート番号を例外リストから削除する

リモートシェル実行時に使用するポート番号を例外リストから削除します。

(1) 前提条件

リモートシェル実行時に使用するポート番号を「リモートシェル実行時に使用するポート番号を例外リストに登録する」の説明に従って例外リストに登録した場合に、(2)で説明する作業を行ってください。該当しない場合は、ここで説明する作業は必要ありません。「UAPを例外リストから削除する」にお進みください。

(2) 削除方法

削除手順を次に示します。

手順

1. コントロールパネルから Windows ファイアウォールを起動します。
2. [例外] タブの [ファイルとプリンタの共有] を選択し、[編集] ボタンをクリックします。
3. [TCP 445] のチェックボックスをオフにします。

参考

この設定を行うと HiRDB 以外のプログラムで支障が発生する場合は、この設定を行う必要はありません。

2.7.3 UAP を例外リストから削除する

UAP を例外リストから削除します。

(1) 前提条件

UAP を「[UAP を例外リストに登録する](#)」の説明に従って例外リストに登録した場合に、(2)で説明する作業を行ってください。該当しない場合は、ここで説明する作業は必要ありません。

(2) 削除方法

削除方法を次に示します。

- **ポート番号を例外リストに登録した場合**

クライアント環境定義の PDCLTRCVPORT オペランドに指定したポート番号 (HiRDB サーバと HiRDB クライアントが通信を行う場合に使用する受信ポート番号) をすべて例外リストから削除します。

- **UAP の実行ファイルを例外リストに登録した場合**

コントロールパネルから Windows ファイアウォールを起動して、[例外] タブを選択します。[プログラムおよびサービス] に登録した UAP の実行ファイルを選択し、削除してください。

参考

HiRDB 以外のプログラムがこれらのポート番号又は UAP を使用する場合は、例外リストから削除する必要はありません。

2.8 ファイルセキュリティ強化機能

ファイルセキュリティ強化機能とは、HiRDB が使用・作成するディレクトリ・ファイルなどの OS 資源に対してアクセス権を設定する機能です。

ファイルセキュリティ強化機能を有効にすると、次に示す設定ができるようになります。

- HiRDB がファイルやディレクトリを作成する際、アクセス権を上位ディレクトリから継承するようにします。
- HiRDB 運用ディレクトリ下のファイルに対するアクセスを、HiRDB 管理者及び HiRDB グループだけに許可するように設定します。
- HiRDB サービスのログオンアカウントとして HiRDB 管理者を自動的に設定し、必要なユーザ権利を付与[※]します。

なお、ファイルセキュリティ強化機能を使用しない場合、HiRDB が作成するファイル及びディレクトリのアクセス権は、Everyone フルコントロールになります。

注[※]

付与するユーザ権利については、「[HiRDB 管理者の登録](#)」を参照してください。

2.8.1 適用基準

HiRDB や HiRDB が作成するファイルに対する操作を、HiRDB 管理者や HiRDB グループに登録しているユーザに限定し、システムのセキュリティを強化したい場合に有効にします。

2.8.2 適用方法

ファイルセキュリティ強化機能を適用する方法を次に示します。

1. インストール時に、次に示す手順でファイルセキュリティ強化機能を有効にします。
 - [セキュリティオプションの設定-1] 画面で、「ファイルセキュリティ強化機能を使用する」を選択します。
 - [セキュリティオプションの設定-2] 画面で、HiRDB 管理者及び HiRDB グループを指定します。インストール後に有効/無効を変更することもできます。pdsetacl コマンドを使用して変更します。pdsetacl コマンドの使用方法は、マニュアル「[HiRDB コマンドリファレンス](#)」を参照してください。
2. HiRDB ファイルシステム領域を作成するディレクトリや、ワークファイル出力先ディレクトリを運用ディレクトリ以外の場所に作成する場合、各ディレクトリに対して、運用ディレクトリと同等のアクセス権を設定します。設定は pdsetacl コマンドを使用します。pdsetacl コマンドの使用方法は、マニュアル「[HiRDB コマンドリファレンス](#)」を参照してください。

2.8.3 設定するアクセス権

この機能を有効にした場合の、HiRDB が作成するファイル及びディレクトリのアクセス権を次の表に示します。

この機能では、表に示したユーザ、及びグループに対してだけ、アクセス権を設定します。

表 2-8 HiRDB が作成するファイル及びディレクトリのアクセス権

項番	アクセス権種別	アクセス権設定有無						
		HiRDB 運用ディレクトリ (%PDDIR%) ※1				%PDDIR%\tmp 及び pd_tmp_directory※2		
		HiRDB 管理者	Administrators グループ	HiRDB グループ	作成者 (CREATOR OR OWNER)	HiRDB 管理者	Administrators グループ	HiRDB グループ
1	フルコントロール	○	○	—	○	○	○	○
2	フォルダのスキャン／ファイルの実行	○	○	○	○	○	○	○
3	フォルダの一覧／データの読み取り	○	○	○	○	○	○	○
4	属性の読み取り	○	○	○	○	○	○	○
5	拡張属性の読み取り	○	○	○	○	○	○	○
6	ファイルの作成／データの書き込み	○	○	○	○	○	○	○
7	フォルダの作成／データの追加	○	○	○	○	○	○	○
8	属性の書き込み	○	○	○	○	○	○	○
9	拡張属性の書き込み	○	○	○	○	○	○	○
10	サブフォルダとファイルの削除	○	○	—	○	○	○	○
11	削除	○	○	—	○	○	○	○
12	アクセス許可の読み取り	○	○	○	○	○	○	○
13	アクセス許可の変更	○	○	—	○	○	○	○
14	所有権の取得	○	○	—	○	○	○	○

(凡例)

- ：権限を付与します。
- ：権限を付与しません。

注※1

%PDDIR%*BIN\PDSEVMSG.DLL ファイルだけ、%PDDIR%に設定するアクセス権に加えて、LOCAL SERVICE アカウントに対して次の項目を設定します。

- ・フォルダの一覧／データの読み取り（項番 3）
- ・属性の読み取り（項番 4）
- ・拡張属性の読み取り（項番 5）
- ・アクセス許可の読み取り（項番 12）

注※2

pd_tmp_directory オペランドに HiRDB 運用ディレクトリ、又はそのサブディレクトリが指定された場合、HiRDB 運用ディレクトリのセキュリティ設定よりも低い設定となってしまうため、%PDDIR%*tmp のアクセス権を付与しません。

2.8.4 注意事項

1. HiRDB のファイルを作成するディレクトリは、HiRDB 専用のディレクトリとしてください。該当するディレクトリ内に HiRDB とは無関係のファイルが存在した場合、そのファイルを使用するプログラムからアクセスできなくなるおそれがあります。
2. アクセス権や HiRDB 管理者、HiRDB グループを変更する場合は、必ず pdsetacl コマンドで変更してください。pdsetacl コマンドを使用しないでこれらの変更をした場合は、HiRDB の動作を保証できません。
3. HiRDB 管理者以外のユーザがコマンドを実行する場合、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」の「一般ユーザによるコマンド実行時の注意事項」の内容を参照してください。

2.8.5 関連プログラムプロダクトに関する注意事項

ファイルセキュリティ強化機能を有効にする場合、HiRDB のディレクトリ、ファイルにアクセスする関連 PP について、次に示す条件を満たす必要があります。

1. 関連プログラムプロダクトのコマンド実行は、HiRDB 管理者、HiRDB グループ又は管理者グループ (Administrators) に属するユーザで行ってください。
2. 関連プログラムプロダクトのコマンドには、HiRDB 管理者、HiRDB グループ又は管理者グループ (Administrators) に対する読み込み、実行権限を与えてください。
3. 関連プログラムプロダクトの Windows サービスが HiRDB のディレクトリ、ファイルにアクセスする場合、サービスアカウントに HiRDB 管理者、HiRDB グループ又は管理者グループ (Administrators) に属するユーザを設定してください。

3

簡易セットアップツールによる環境設定

この章では、簡易セットアップツールを使用した HiRDB の環境設定方法について説明します。

3.1 簡易セットアップツールの概要

ここでは、簡易セットアップツールを使ってできることと、簡易セットアップツールの稼働環境について説明します。

3.1.1 簡易セットアップツールとは

簡易セットアップツールとは、HiRDB の環境構築を支援するツールで、GUI で次に示す作業を実施できます。

- 環境設定

簡易セットアップツールでは、次のどれかを選択して環境設定ができます。

- 標準セットアップ

環境設定をするマシンのホスト名、HiRDB 運用ディレクトリ、及びセットアップディレクトリだけを指定すれば容易に環境設定ができます。

- ウィザードセットアップ

システム構成、ユニット構成、及びシステムログの運用方法を、対話形式で設定できます。

- カスタムセットアップ

HiRDB の規模、HiRDB 識別子、ポート番号、ユニット識別子、システムファイル及び RD エリアの作成ディレクトリなど、より詳細な設定ができます。

- 定義の更新

作成済みの%PDDIR%\%conf 下のシステム定義を更新します。

- 定義情報の保存と読み込み

簡易セットアップツールで作成した詳細定義情報を単一ファイル形式、又はディレクトリ形式で保存できます。また、保存した詳細定義情報を読み込むことができます。

注意事項

簡易セットアップツールで環境設定をすると、デフォルトでは RD エリアの自動増分機能、及びシステムログファイルの自動拡張機能が適用されます。RD エリアの自動増分、及びシステムログファイルの自動拡張については、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

なお、これらの機能を使用しない場合は、カスタムセットアップで適用を解除してください。解除する方法を次に示します。

《RD エリアの自動増分機能の適用を解除する場合》

[HiRDB ファイルシステム領域編集] ダイアログボックスで「領域を自動増分する」のチェックを外してください。

《システムログファイルの自動拡張機能の適用を解除する場合》

[HiRDB セットアップツール-詳細定義 (セットアップ)] ウィンドウで各サーバ定義を表示し、次のどちらかの設定をしてください。

- ・ pd_log_auto_expand_size オペランドを削除する
- ・ pd_log_auto_expand_size オペランドの 1 回当たりに拡張するサイズに 0 を指定する

3.1.2 環境設定


簡易セットアップツールで環境設定をすると、次のことができます。

- ・ HiRDB システム定義の作成
- ・ HiRDB ファイルシステム領域の作成
- ・ システムファイルの作成
- ・ RD エリアの作成
- ・ HiRDB の開始
- ・ グローバルバッファの定義
- ・ サンプルデータベースの作成


簡易セットアップツールによる環境設定手順を次の図に示します。

図 3-1 簡易セットアップツールによる環境設定手順


●標準セットアップの場合



●ウィザードセットアップの場合



●カスタムセットアップの場合



注※1

手順は、「[簡易セットアップツールの起動](#)」を参照してください。

注※2

手順は、「[標準セットアップ](#)」を参照してください。

注※3

手順は、「[ウィザードセットアップ](#)」を参照してください。

注※4

手順は、「[カスタムセットアップ \(詳細定義\)](#)」を参照してください。

注※5

手順は、「[カスタムセットアップ](#)」を参照してください。

簡易セットアップツールを使用して環境設定をした場合に作成されるファイルを次に示します。

- システム定義ファイル

- バッチファイル及び制御文
- サンプルデータベース関連ファイル
- ログファイル
- バックアップファイル
- HiRDB クライアント環境定義ファイル

それぞれのファイルについて説明します。

(1) システム定義ファイル

%PDCONFPATH%下に作成されます。作成されるシステム定義ファイル名を次に示します。

定義	ファイル名
システム共通定義	pdsys
ユニット定義	pdutsys
サーバ共通定義	pdsvrc
シングルサーバ定義※ ¹	sds01※ ³
ディクショナリサーバ定義※ ²	dic1※ ³
フロントエンドサーバ定義※ ²	fes1※ ³
バックエンドサーバ定義※ ²	bes1, bes2※ ³

注※ 1

HiRDB/シングルサーバの場合に作成されます。

注※ 2

HiRDB/パラレルサーバの場合に作成されます。

注※ 3

サーバ名を変更することでファイル名は変更できます。サーバ名の変更については、「サーバ名の設定」を参照してください。また、フロントエンドサーバ定義及びバックエンドサーバ定義はユーザが指定したサーバと同数のファイルを作成します。

注意事項

HiRDB システム定義ファイルのパーミッションは、ファイルの所有者 (HiRDB 管理者) にだけ、読み込み権限及び書き込み権限を持たせるように設定、維持するようにしてください。

(2) バッチファイル及び制御文

%PDCONFPATH%下に作成されます。作成されるバッチファイル及び制御文のファイル名を次に示します。

ファイル名	種別	使用するコマンド, 又はユーティリティ	概要
fmkfile.bat	バッチファイル	pdfmkfs コマンド	HiRDB ファイルシステム領域の初期設定
fmkfs.bat	バッチファイル	pdfmkfs コマンド	HiRDB ファイルシステム領域の初期設定
mkinit	制御文	create rdarea 文	RD エリアの初期設定
initdb.bat	バッチファイル	データベース初期設定ユーティリティ (pdinit)	RD エリアの初期設定
sysfint.bat	バッチファイル	pdstsinit コマンド pdloginit コマンド	ステータスファイル, ログ関係ファイルの初期設定

(3) サンプルデータベース関連ファイル

HiRDB のサンプルデータベースを作成するためのバッチファイル及びデータファイルは、環境設定の処理の中で自動的に%PDDIR%¥pdstup¥sample 下に作成されます。作成されるファイルを次に示します。

ファイル名	種別	使用するユーティリティ, 又は SQL 文	概要
PDI_SampleDef.bat	バッチファイル	データベース定義ユーティリティ (pddef)	スキーマの定義
PDI_SampleLod.bat	バッチファイル	データベース作成ユーティリティ (pdload)	データのロード
PDI_CreateUser	DDL	定義系 SQL の GRANT 文	ユーザの定義
PDI_CreateTable	DDL	定義系 SQL の CREATE TABLE 文	表の定義
PDI_Custom.csv	CSV	なし	表 CUSTOM 用のデータ
PDI_Goods.csv	CSV	なし	表 GOODS 用のデータ
PDI_Stock.csv	CSV	なし	表 STOCK 用のデータ
PDI_Vendor.csv	CSV	なし	表 VENDOR 用のデータ

簡易セットアップツールで作成するサンプルデータベースについては、「[簡易セットアップツールで作成するサンプルデータベース](#)」を参照してください。

(4) ログファイル

簡易セットアップツールは、HiRDB 起動処理中のエラーを少なくするために起動処理 (pdstart コマンドの実行) 前に定義をチェック (pdconfchk コマンドの実行) します。チェック結果がエラーとなった場合は、セットアップエラー (HiRDB の開始エラー) となり、チェック結果をログファイルに出力します。また、ログファイルには簡易セットアップツールの実行履歴も出力します。

ログファイル名は、%PDDIR%¥pdstup¥pdi_log.txt です。

セットアップ処理実行でエラーが発生した場合にはエラー情報がログファイルに出力されますが、出力されるログは中断の原因となった最終的なエラーです。イベントビューアにもエラー情報が出力されている可能性があるため、ログ情報とともにイベントビューアの内容を参照することをお勧めします。

(5) バックアップファイル

バックアップファイルを作成するディレクトリに同じ名称のファイルがある場合、既存ファイルのバックアップを作成します。バックアップファイルは、ファイル名に「_001~999」を付加します。ただし、_001~999のすべてが既に使用されている場合はエラーになります。

(6) HiRDB クライアント環境定義ファイル

HiRDB クライアント環境定義ファイル (HiRDB.ini) は簡易セットアップツール実行環境の Windows システムディレクトリに作成されます。

作成された HiRDB クライアント環境定義ファイルには、次の表に示す内容が設定されます。必要に応じて、ユーザ環境に合わせたクライアント環境定義を追加してください。また、簡易セットアップツールの実行環境以外のマシンに環境設定を行う場合は、このファイルを参考にしてクライアント環境定義をしてください。

クライアント環境定義については、マニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」を参照してください。

表 3-1 簡易セットアップツールが設定するクライアント環境定義

項番	クライアント環境定義	設定条件	設定値
1	PDHOST	必ず設定されます。	HiRDB の環境を設定する設定先のホスト名称
2	PDNAMEPORT		pd_name_port オペランドの指定値
3	PDUSER		"USER1"/"USER1"
4	PDSERVICEPORT	次のすべての条件を満たしている場合に設定されます。 <ul style="list-style-type: none"> HiRDB/シングルサーバの環境設定をしている場合 pdunit オペランドの-s オプションを指定している場合 	pdunit オペランドの-s オプションの指定値
5	PDSERVICEGRP		pdstart オペランドの-s オプションの指定値
6	PDSRVTYPE		PC


注意事項

- クライアント環境定義ファイルが Windows システムディレクトリ下に既に存在する場合、簡易セットアップツールはこれらのクライアント環境変数の値を更新してファイルを上書きします。
- 簡易セットアップツールは HiRDB/シングルサーバの場合にだけ高速接続の設定をします。HiRDB/パラレルサーバで高速接続をする場合は、そのためのクライアント環境定義を追加してください。高速接続機能を使用するための設定については、マニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」のクライアント環境変数 PDSERVICEPORT の説明を参照してください。

3.1.3 定義の更新

簡易セットアップツールによる HiRDB システム定義の更新手順を次の図に示します。

図 3-2 簡易セットアップツールによる HiRDB システム定義の更新手順



注※1

手順は、「[簡易セットアップツールの起動](#)」を参照してください。

注※2

手順は、「[定義の更新](#)」を参照してください。

3.1.4 簡易セットアップツールの稼働環境

Windows 版 HiRDB の環境設定をする場合は、HiRDB をインストールした Windows マシンで簡易セットアップツールを実行します。

注意事項


- 古いバージョンの簡易セットアップツールを使用しないでください。操作対象の HiRDB と同じバージョンの簡易セットアップツールを使用してください。
- マルチ HiRDB 環境を構築する場合、二つの HiRDB を簡易セットアップツールで同時に環境設定できません。一つの HiRDB を簡易セットアップツールで環境設定した後に、もう一つの HiRDB を簡易セットアップツールで環境設定してください。

(1) Windows 版 HiRDB に対して簡易セットアップツールを使用する場合

HiRDB/シングルサーバの環境設定を行う場合は、HiRDB/シングルサーバをインストールしたサーバマシンで簡易セットアップツールを実行してください。HiRDB/パラレルサーバの環境設定を行う場合は、HiRDB/パラレルサーバを構成するサーバマシンの一つで簡易セットアップツールを実行してください。

簡易セットアップツールを使用した Windows 版 HiRDB の環境設定の概要を次の図に示します。


図 3-3 簡易セットアップツールを使用した Windows 版 HiRDB の環境設定の概要 (HiRDB/パラレルサーバの場合)



[説明]

サーバマシン 1 で簡易セットアップツールを実行し、サーバマシン 1、サーバマシン 2、及びサーバマシン 3 の HiRDB/パラレルサーバの環境設定を行います。

図 3-4 簡易セットアップツールを使用した Windows 版 HiRDB の環境設定の概要 (HiRDB/シングルサーバで系切り替え機能を使用する場合)



[説明]

サーバマシン 1 で簡易セットアップツールを実行し、サーバマシン 1 を現用系に、サーバマシン 2 を予備系に指定して HiRDB/シングルサーバの環境設定を行います。

(2) 簡易セットアップツールを実行するマシン環境

簡易セットアップツールを実行するマシンの前提 OS と、Windows 版 HiRDB のセットアップ可否を次の表に示します。

表 3-2 簡易セットアップツールを実行するマシンの前提 OS と、Windows 版 HiRDB のセットアップ可否

プラットフォーム	前提 OS	Windows 版 HiRDB のセットアップ
Windows(x86)	Windows Server 2008	○
	Windows 7	○
	Windows 8	○
	Windows 10	○
Windows (x64)*	Windows Server 2008	○

プラットフォーム	前提 OS	Windows 版 HiRDB のセットアップ
	Windows Server 2012	○
	Windows Server 2016	○
	Windows 7	○
	Windows 8	○
	Windows 10	○

(凡例)

○：セットアップできます。

注※

32 ビットエミュレーションモードで動作します。

3.1.5 簡易セットアップツールを実行する前に確認すること

簡易セットアップツールを実行する前に次に示すことを確認してください。

(1) Windows 版 HiRDB に対して簡易セットアップツールを使用する場合

次に示すことを確認してください。

- 操作対象の HiRDB のサービスが起動中であることを確認してください。起動中でない場合はサービスを起動してください。
- 簡易セットアップツールを実行するサーバマシンと簡易セットアップツールを適用するサーバマシンの、HiRDB サービスのユーザ名とパスワードが一致しているか確認してください。
- 簡易セットアップツールを使用して HiRDB/シングルサーバの環境を構築する場合、pdntenv コマンド (-ro オプションに on を指定) でリモート系コマンドを使用する設定を行ってください。その後、HiRDB サービスを再起動してください。
- 簡易セットアップツールを使用して環境構築を行うサーバマシンの SERVICES ファイルに、サービス名 pdrshsrv とポート番号 49999 を設定してください。セットアップ識別子付きでインストールした場合は、サービス名を pdrshsrv[識別子]としてください。ポート番号は、簡易セットアップツール以外のアプリケーションと重複しないようにしてください。SERVICES ファイルの設定例については、「[OS 環境ファイルの設定](#)」を参照してください。

(2) HiRDB/パラレルサーバに対して簡易セットアップツールを使用する場合

次に示すことを確認してください。

- ネットワーク形態は、単一ドメインの環境をお勧めします。
- 正常開始以外の開始モードで開始したサーバが一つ以上ある場合、HiRDB を一度正常終了してください。

(3) Windows の設定について

Windows の画面の解像度が、標準の 96dpi であることを確認してください。

3.2 簡易セットアップツールの起動

3.2.1 簡易セットアップツールを実行するユーザ


簡易セットアップツールは Administrators 権限を持っているユーザが実行できます。ただし、環境設定をする HiRDB のホスト名を指定するときに OS に登録している HiRDB 管理者用のユーザ名及びパスワードを指定してください。HiRDB 管理者のデフォルトは、HiRDB をインストールしたユーザになります。

3.2.2 簡易セットアップツールの起動手順

簡易セットアップツールの起動方法には次の二つがあります。

1. HiRDB/シングルサーバの場合、[スタート] - [プログラム] - [HiRDBSingleServer] - [簡易セットアップツール] を選択してください。
HiRDB/パラレルサーバの場合、[スタート] - [プログラム] - [HiRDBParallelServer] - [簡易セットアップツール] を選択してください。
2. %PDDIR%\%pdistup%\bin\%pdistup.exe を実行してください。

簡易セットアップツールを起動すると、[HiRDB セットアップツールー開始] ウィンドウが表示されます。



この章では、HiRDB/パラレルサーバの場合のウィンドウで説明します。

注意事項


- 簡易セットアップツールは複数起動できません。
- 異なるマシンでそれぞれ簡易セットアップツールを起動し、同じホストに対して環境設定を実行しないでください。
- Windows Terminal Service を使用してセットアップツールを実行する場合、複数の Windows Terminal Service のクライアントから同時にセットアップツールを実行しないでください。
- 簡易セットアップツールが標準ホスト名の取得に失敗した場合、[ローカルマシン名入力] 画面が表示されます。この場合、自マシン（簡易セットアップツールを実行するマシン）のホスト名を指定して、[OK] ボタンをクリックしてください。簡易セットアップツールの起動処理が再度行われます。

3.3 標準セットアップ

簡易セットアップツールの初期値で環境設定する場合は、[HiRDB セットアップツールー開始] ウィンドウから直接開始できます。環境設定をするマシンのホスト名、運用ディレクトリ、及びセットアップディレクトリの指定だけで、容易に HiRDB 環境を構築できます。

3.3.1 標準セットアップの場合の環境設定手順

[HiRDB セットアップツールー開始] ウィンドウで必要な項目を入力します。



標準セットアップの場合は、次に示す値で環境設定されます。


- HiRDB の規模：小規模
- システム ID：HRD1
- ポート番号：22200
- ユニット ID：UNT1
- サンプルデータベースの作成：作成する

標準セットアップの環境設定手順を次に示します。

1. 環境設定をするマシンのホスト名を指定します。

[ホスト選択] ラベルには、[hosts ファイルからホスト名を選択] ダイアログボックスで指定したホスト名がホスト名、FQDN、又は IP アドレスの形式で表示されます。

初期値は HiRDB インストールディレクトリです。環境設定をするマシンのホスト名を変更する場合、[hosts ファイルからホスト名を選択] をクリックして、[hosts ファイルからホスト名を選択] ダイアログボックスで、ホスト名、Windows ディレクトリ、ユーザ名、及びパスワードを指定します。



それぞれの項目について説明します。

項目名	説明
ホスト名	環境設定をするマシンのホスト名を指定します。[hosts ファイルのホスト名一覧] リストから選択するか、又は直接入力してください。入力できる形式は、ホスト名、FQDN、又は IP アドレスです。また、簡易セットアップツールを実行しているマシンの場合は、ループバックアドレスも指定できます。 なお、ホスト名を変更した場合、[ユーザ名] 及び [パスワード] の内容はリセットされるため、入力し直してください。
Windows ディレクトリ	Windows インストールディレクトリをフルパスで指定します。 セパレータは%と/のどちらも使用できますが、混在して指定できません。また、「ドライブ名:%」と「/ドライブ名」のどちらも指定できます。
ユーザ名	環境設定をするサーバマシンの HiRDB 管理者用のユーザ名を指定します。ドメインユーザの場合はドメインを付けて指定する必要はありません。
パスワード	[ユーザ名] に指定したユーザのパスワードを指定します。

なお、簡易セットアップツールで環境設定をすると、HiRDB に次に示す認可識別子を登録して DBA 権限を付与します。

ユーザ：root

パスワード：root

また、この設定のリモートホスト接続処理で、セットアップ先にワーク領域を作成します。ワーク領域には、セットアップ先に正常に接続しているかを確認するためのバッチファイルや、バッチファイルの実行結果を保存したファイルを格納します。ワーク領域は、次の場所に作成されます。

%windir%¥Temp¥[ログインユーザ名]

2. [運用ディレクトリ] テキストボックスで HiRDB 運用ディレクトリを指定します。セパレータは¥と/のどちらも使用できますが、混在して指定できません。また、「ドライブ名:¥」と「/ドライブ名」のどちらも指定できます。初期値は HiRDB インストールディレクトリです※1。Windows の場合、HiRDB 運用ディレクトリとは、HiRDB のインストールディレクトリのことです。HiRDB 運用ディレクトリの指定を省略したり、存在しない HiRDB 運用ディレクトリを指定すると、エラーメッセージが表示されます。

[...] をクリックして、[フォルダの参照] ダイアログボックスからディレクトリを選択することもできます。

[フォルダの参照] ダイアログボックスに表示される内容は、環境設定をするホストの内容です。表示される項目を次に示します。

- 未フォーマット状態のパーティション（ただし、ドライブ文字割り当て済み）
- ドライブ
- ディレクトリ
- ファイル※2

注※1

%PDDIR%¥pdistup¥bin 下から簡易セットアップツールを起動しなかった場合は、空になります。

注※2

HiRDB ファイルシステム領域を編集する場合だけ表示されます。

3. [セットアップディレクトリ] テキストボックスでセットアップディレクトリ（システムファイル及び RD エリアを作成するディレクトリ）を指定します。初期値は、%PDDIR%¥area です※。なお、Windows のショートパス名（例えば、C:¥PROGRA~1 など）の指定はできません。

HiRDB 運用ディレクトリの指定と同様に、[...] をクリックして、[フォルダの参照] ダイアログボックスからディレクトリを選択することもできます。

注※

%PDDIR%¥pdistup¥bin 下から簡易セットアップツールを起動しなかった場合は、空になります。

4. [標準セットアップ] をクリックすると、セットアップが開始されます。

3.3.2 標準セットアップで設定される環境


標準セットアップを実行すると設定される環境を次に示します。

- 標準セットアップを実行すると登録される DBA 権限を持つ認可識別子
認可識別子：root
パスワード：root
- サンプルデータベースの作成
作成されます。

(1) HiRDB/シングルサーバの場合

標準セットアップで作成されるシステム構成を次の図に示します。


図 3-5 標準セットアップで作成されるシステム構成 (HiRDB/シングルサーバ)




標準セットアップで作成される HiRDB ファイルシステム領域の構成を次の図に示します。HiRDB ファイルシステム領域は、セットアップディレクトリ下に作成されます。

図 3-6 標準セットアップで作成される HiRDB ファイルシステム領域の構成 (HiRDB/シングルサーバ)


● システムファイル用のHiRDBファイルシステム領域



● 作業表用ファイル用のHiRDBファイルシステム領域




● RDエリア用のHiRDBファイルシステム領域



(2) HiRDB/パラレルサーバの場合

標準セットアップで作成されるシステム構成を次の図に示します。


図 3-7 標準セットアップで作成されるシステム構成 (HiRDB/パラレルサーバ)



標準セットアップでは、簡単に HiRDB のシステムを構築するために、サーバマシンは 1 台だけという構成で環境設定します。HiRDB/パラレルサーバは、複数のサーバマシンで動作し、データの検索などの処理を並列に実行できるシステムのため、「[HiRDB/パラレルサーバの環境設定をする場合](#)」を参照して、カスタマイズしてください。

標準セットアップで作成される HiRDB ファイルシステム領域の構成を次の図に示します。HiRDB ファイルシステム領域は、セットアップディレクトリ下に作成されます。

図 3-8 標準セットアップで作成される HiRDB ファイルシステム領域の構成 (HiRDB/パラレルサーバ)



3.3.3 簡易セットアップツールで作成するサンプルデータベース

次に示す場合にサンプルデータベースが作成されます。

- 標準セットアップを実行した場合
- ウィザードセットアップを実行した場合※
- カスタムセットアップで [サンプルデータベースの作成] を選択して実行した場合※

注※

詳細定義画面で系切り替え機能の設定を行った場合、サンプルデータベースは作成されません。

この場合、サンプルデータベースとして次に示す表が作成されます。

表名：

CUSTOM, GOODS, VENDOR, TAKEODR, STOCK, WAREHUS, SHIPMNT,
SENDODR, LAYIN

このうち、CUSTOM, GOODS, VENDOR, 及び STOCK 表には、サンプルのデータが格納されます。

また、このとき、HiRDB に認可識別子が **USER1** (パスワードは **USER1**) のユーザが登録され、簡易セットアップツールを実行したマシンの HiRDB.ini ファイル中の PDUSER に、この認可識別子とパスワード (PDUSER=USER1/USER1) が自動的に設定されます。

3.4 ウィザードセットアップ

ウィザードセットアップでは、次に示す項目を対話形式で指定するだけで環境設定ができます。

- システム構成
- ユニット構成
- システムログの運用方法

3.4.1 ウィザードセットアップの場合の環境設定手順

ウィザードセットアップの場合の環境設定手順を次に示します。

(1) システム構成を設定します

[HiRDB セットアップツールー開始] ウィンドウで、[ウィザードセットアップ] を選択すると、[HiRDB セットアップツールーウィザードセットアップ [システム構成]] ウィンドウが表示されます。

システム構成を設定して下さい。

HiRDB識別子(H):

ポート番号(P):

ユニット数(U):

最大同時接続ユーザ数(M):

HiRDBの規模(D): MB

RDエリア容量の割合:

RDエリア領域: 150(MB)
システムファイル領域: 400(MB)

HiRDB識別子: HiRDBサーバの識別子を指定して下さい。
ポート番号: HiRDBのポート番号を指定して下さい。
ユニット数: HiRDBシステムで構築するユニット数を入力して下さい。
最大同時接続ユーザ数: HiRDBサーバに対する最大同時接続数を指定して下さい。
HiRDBの規模: HiRDBシステム全体で使用するおおよそのディスク容量を入力して下さい。
RDエリア容量の割合: HiRDBの規模で入力した容量のうち、RDエリア容量の割合を指定して下さい。

< 前へ 次へ > キャンセル

HiRDB のシステム構成を設定します。

このウィンドウで設定する項目について説明します。

項目名	説明
HiRDB 識別子	環境設定をする HiRDB の識別子を指定します。 4 文字で指定します。初期値は [HRD1] です。
ポート番号	環境設定をする HiRDB が使用するポート番号を指定します。 5001～65535 の範囲で指定します。初期値は 22200 です。

項目名	説明
ユニット数	HiRDB システムで構築するユニット数を指定します。HiRDB/パラレルサーバの場合に指定できません。 1~999 の範囲で指定します。初期値は 1 です。
最大同時接続ユーザ数	最大同時接続ユーザ数を指定します。 1~pd_max_users オペランドの上限値の範囲で指定します。初期値は 8 です。 なお、最大同時接続ユーザ数を変更した場合は、HiRDB の規模が再設定されます。
HiRDB の規模	HiRDB の規模を、全ユニットで使用するディスク容量のサイズで指定します。 初期値~9,999,999 ギガバイトの範囲で指定します。初期値は、HiRDB/シングルサーバの場合は 490 メガバイト、HiRDB/パラレルサーバの場合は 550 メガバイトになります。 ユニット数、又は最大同時接続ユーザ数を変更した場合は、1 サーバ当たりに必要な RD エリア容量×サーバ台数（デフォルトの構成として、1 ユニット当たりフロントエンドサーバ 1 台、バックエンドサーバ 2 台を仮定）、及びその RD エリア容量に必要なシステムファイル容量を加算した値が再設定されます。 なお、HiRDB 開始後の運用によっては、規模が拡大する場合があります。その場合の詳細については、「 HiRDB ファイルシステム領域を編集します 」の注を参照してください。
RD エリア容量の割合	HiRDB の規模で指定した容量のうち、RD エリアに使用する領域の割合を指定します。指定できる範囲、及び初期値は、HiRDB の規模によって異なります。

[次へ] をクリックすると、設定内容が保存され、HiRDB/シングルサーバの場合は [HiRDB セットアップツール—ウィザードセットアップ [システムログ運用方法]] ウィンドウ、HiRDB/パラレルサーバの場合は [HiRDB セットアップツール—ウィザードセットアップ [ユニット構成]] ウィンドウが表示されます。

なお、HiRDB の規模が十分な大きさでも、データベースの構成（サーバ台数や最大同時接続ユーザ数）によって RD エリア容量の割合が適切ではない場合は、次のとおり最適な RD エリア容量に自動調整されます。

- RD エリアの容量が不足する場合は、最小 RD エリア容量に自動調整します。
- システムファイル容量が不足する場合は、最大 RD エリア容量に自動調整します。

(2) ユニット構成を設定します

HiRDB/パラレルサーバの場合に、[HiRDB セットアップツール—ウィザードセットアップ [システム構成]] ウィンドウで [次へ] をクリックすると、[HiRDB セットアップツール—ウィザードセットアップ [ユニット構成]] ウィンドウが表示されます。

HiRDB/パラレルサーバのユニット構成を設定します。[HiRDB セットアップツール-ウィザードセットアップ [システム構成]] ウィンドウで指定したユニット数分のユニット構成を設定します。

このウィンドウで設定する項目について説明します。

項目名	説明
ユニット識別子	<p>設定するユニットの識別子を指定します。</p> <p>4文字で指定します。初期値は [u001] です。[HiRDB セットアップツール-ウィザードセットアップ [システム構成]] ウィンドウでユニット数に 2 以上を指定した場合、二つ目のユニットの初期値は [u002] となります。</p>
ホスト名	<p>[マシン情報編集] ボタンで [マシン情報編集] ダイアログボックスを表示し、サーバマシンの情報を設定します。[マシン情報編集] ダイアログボックスについては、「マシン情報の編集」を参照してください。</p>
フロントエンドサーバ	<p>フロントエンドサーバを設置する場合にチェックします。チェックがない場合は、サーバ定義を作成しません。なお、台数の編集はできません。</p>
バックエンドサーバ	<p>バックエンドサーバを設置する場合にチェックします。チェックがない場合はサーバ定義を作成しません。また、ユニットに設置するバックエンドサーバの台数を指定します。</p> <p>バックエンドサーバの台数は 0~34 の範囲で指定します。初期値は 2 です。</p> <p><注意事項></p> <p>バックエンドサーバの台数を増やしたときは、次のことに注意してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 簡易セットアップツールで指定できるすべてのユニットのバックエンドサーバの合計台数は、1,998 台です。 リソース数に関連する環境変数の設定が必要になる場合があります。リソース数に関連する環境変数の見積もりについては、「リソース数に関連する環境変数の見積もり」を参照してください。


項目名	説明
	<ul style="list-style-type: none"> • ユニット用ステータスファイルが不足することがあります。その場合は、[HiRDB セットアップツール-ウィザードセットアップ (システム構成)] ウィンドウで RD エリア容量の割合を調整するか、又は [HiRDB セットアップツール-詳細定義 (セットアップ)] ウィンドウでユニット用ステータスファイルの容量を再設定してください。 • HiRDB ファイルシステム領域の見積もり計算でエラーが発生する場合があります。この場合は、エラーメッセージを参照して対策してください。

[次へ] をクリックすると、設定内容を保存し、[HiRDB セットアップツール-ウィザードセットアップ [システムログ運用方法]] ウィンドウを表示します。

(3) システムログファイルの運用方法を設定します

HiRDB/シングルサーバの場合は、[HiRDB セットアップツール-ウィザードセットアップ [システム構成]] ウィンドウで [次へ] をクリックすると、[HiRDB セットアップツール-ウィザードセットアップ [システムログ運用方法]] ウィンドウが表示されます。

HiRDB/パラレルサーバの場合は、[HiRDB セットアップツール-ウィザードセットアップ [ユニット構成]] ウィンドウで [次へ] をクリックすると、[HiRDB セットアップツール-ウィザードセットアップ [システムログ運用方法]] ウィンドウが表示されます。



システムログファイルの運用方法を設定します。

このウィンドウで設定する項目について説明します。


項目名	説明
ユニット選択	自動ログアンロードディレクトリを設定するユニットを選択します。
システムログの運用方法	システムログの運用方法を選択します。初期値は [システムログをアンロードする運用] です。

項目名	説明
自動ログアンロードディレクトリ	自動ログアンロードディレクトリを設定します。初期値はユニット構成で設定したシステムファイル格納ディレクトリ名を表示します。 システムログの運用方法で [システムログをアンロードする運用] を選択した場合に指定できます。

[次へ] をクリックすると、設定内容が保存され、[HiRDB セットアップツール－ウィザードセットアップ [確認]] ウィンドウが表示されます。

(4) 設定内容を確認します

[HiRDB セットアップツール－ウィザードセットアップ [システムログ運用方法]] ウィンドウでシステムログファイルの運用方法の設定が完了すると [HiRDB セットアップツール－ウィザードセットアップ [確認]] ウィンドウが表示されます。



ウィザードセットアップでの設定内容、及び HiRDB ファイルシステム領域の割り当て容量（システムファイル用と RD エリア用の容量）の計算結果を表示します。

HiRDB ファイルシステム領域のシステムファイル用の容量は、ステータスファイルの容量見積もりの計算結果、及びシンクポイントダンプファイルの容量見積もりの計算結果を反映し、ユーザが指定したシステムファイル容量に収まるように割り当てられます。

[詳細定義] をクリックすると、[HiRDB セットアップツール－詳細定義 (セットアップ)] ウィンドウが表示されます。カスタムセットアップ（詳細定義）では、ウィザードセットアップで指定した値を変更できます。カスタムセットアップ（詳細定義）については、「[カスタムセットアップ \(詳細定義\)](#)」を参照してください。

[セットアップ開始] をクリックすると、セットアップが開始されます。

3.5 カスタムセットアップ

カスタムセットアップでは、次に示す項目の指定だけで環境設定ができます。

- HiRDB の規模
- HiRDB 識別子
- ポート番号
- ユニット識別子
- システムファイル及び RD エリアの作成ディレクトリ

3.5.1 カスタムセットアップの場合の環境設定手順

カスタムセットアップの場合の環境設定手順を次に示します。

1. [HiRDB セットアップツール－開始] ウィンドウで [カスタムセットアップ] をクリックすると、[HiRDB セットアップツール－カスタム] ウィンドウが表示されます。



2. HiRDB の規模、HiRDB 定義、セットアップディレクトリ、サンプルデータベースの作成有無を指定します。それぞれの項目について説明します。

項目名	説明
HiRDB の規模	HiRDB の規模を指定します。初期値は [小規模] です。 小規模 約 500 メガバイトのディスク容量を使用する HiRDB 環境を作成します。 中規模 約 1 ギガバイトのディスク容量を使用する HiRDB 環境を作成します。

3. 簡易セットアップツールによる環境設定

項目名	説明
	<p>大規模</p> <p>約 2 ギガバイトのディスク容量を使用する HiRDB 環境を作成します。</p> <p>詳細定義画面で変更が行われると不活性になり、その後は編集できなくなります。また、定義情報の読み込みを実行すると不活性となり、その後は編集できなくなります。</p> <p>HiRDB 開始後の運用によっては、規模が拡大する場合があります。その場合の詳細については、「HiRDB ファイルシステム領域を編集します」の注を参照してください。</p>
HiRDB 定義	<p>環境設定をする HiRDB の識別子、使用するポート番号、ユニット識別子を指定します。</p> <p>HiRDB 識別子</p> <p>4 文字で指定します。初期値は [HRD1] です。</p> <p>ポート番号</p> <p>5001~65535 の範囲で指定します。初期値は 22200 です。</p> <p>ユニット識別子</p> <p>4 文字で指定します。初期値は [unt1] です。</p>
セットアップディレクトリ	<p>システムファイルと RD エリアの格納先を分ける場合に指定します。初期値は [HiRDB セットアップツールー開始] ウィンドウの [セットアップディレクトリ] 指定値です。</p> <p>システムファイル格納先</p> <p>システムファイルを作成するディレクトリを指定します。</p> <p>RD エリア格納先</p> <p>RD エリア用のファイルを作成するディレクトリを指定します。</p> <p>なお、HiRDB/パラレルサーバの場合、ここで指定する格納先はシステムマネージャがあるサーバです。システムマネージャがあるサーバ以外のサーバの格納先を指定する場合は、[マシン情報編集] ダイアログボックスで指定してください。[マシン情報編集] ダイアログボックスについては、「マシン情報の編集」を参照してください。</p>
サンプルデータベースの作成	<p>サンプルデータベースを作成するかどうかを指定します。</p>

注意事項

ポート番号の指定で、次の場合はエラーメッセージが表示されます。

- 範囲外の値が指定された場合
- 指定したポート番号が別プログラムで使用されている場合
別プログラムで使用されているポート番号とは、%windir%\system\etc\drivers\services ファイルに指定されているポート番号です。
ただし、HiRDB サーバ間での重複チェックはしません。

[詳細定義] をクリックすると、[HiRDB セットアップツールー詳細定義 (セットアップ)] ウィンドウが表示されます。カスタムセットアップ (詳細定義) では、ここで指定した値を変更できます。カスタムセットアップ (詳細定義) については、「[カスタムセットアップ \(詳細定義\)](#)」を参照してください。

3. [セットアップ開始] をクリックすると、セットアップが開始されます。

3.6 カスタムセットアップ (詳細定義)

カスタムセットアップで詳細定義をすることによって、次の項目を設定できます。

- サーバマシンの情報の定義
- ユニット制御情報定義の編集
 - HiRDB ファイルシステム領域の指定
 - RD エリアの指定
 - ユニット用ステータスファイルの指定
- シングルサーバ定義, 又は各サーバ定義の編集
 - サーバ用ステータスファイルの指定
 - システムログファイルの指定
 - シンクポイントダンプファイルの指定
- グローバルバッファの定義
- 系切り替え機能の設定
- リソース所要量の計算

3.6.1 メニュー一覧

カスタムセットアップで詳細定義する場合、[HiRDB セットアップツールー詳細定義 (セットアップ)] ウィンドウで指定します。また、ウィザードセットアップで環境設定をした後に、[HiRDB セットアップツールー詳細定義 (セットアップ)] ウィンドウで、より詳細に環境設定を行うこともできます。ウィザードセットアップについては、「[ウィザードセットアップ](#)」を参照してください。

[HiRDB セットアップツールー詳細定義 (セットアップ)] ウィンドウを次の図に示します。また、このウィンドウのメニュー一覧を表「[\[HiRDB セットアップツールー詳細定義 \(セットアップ\)\] ウィンドウのメニュー一覧](#)」に示します。

図 3-9 [HiRDB セットアップツール-詳細定義 (セットアップ)] ウィンドウ




表 3-3 [HiRDB セットアップツール-詳細定義 (セットアップ)] ウィンドウのメニュー一覧

メニュー	ドロップダウンメニュー	説明
ファイル (F)	システム定義の更新 (U) ...	HiRDB のシステム定義を更新します。定義更新時だけ選択できます。 システム定義のチェックで問題ない場合だけ更新できます。チェックで問題がある場合は選択できません。
	システム定義のチェック (C) ...	システム定義の内容をチェックします (pdconfchk コマンドの実行)。
	システム定義のチェック結果 (R) ...	前回のシステム定義のチェック結果を表示します。システム定義が一度もチェックされていない場合は選択できません。
	詳細定義情報の読み込み (L)	ローカルディスク上に単一ファイル形式、又はディレクトリ構造形式で保存した詳細定義情報を読み込みます。定義更新時は選択できません。
	詳細定義情報の上書き保存 (S) ※9	詳細定義情報を上書き保存します。一度も詳細定義情報の保存をしていない場合は、名前を付けて保存します。システム定義のチェックで問題ない場合だけ保存できます。チェックで問題がある場合、及び定義更新時は選択できません。
	詳細定義情報の保存 (A) ※9	ローカルディスク上に、詳細定義情報を名前を付けて保存します。システム定義のチェックで

メニュー	ドロップダウンメニュー		説明
			問題ない場合だけ保存できます。チェックで問題がある場合、及び定義更新時は選択できません。
	終了 (X)		詳細定義を終了します。
編集 (E)	追加 (A) ※ 1	マシン (M) ※ ²	システム構成ツリービューにサーバマシンを追加します (「 サーバマシンを追加します 」参照)。マシンを追加すると、ユニット制御情報定義、サーバ共通定義、及びバックエンドサーバ定義も追加されます。
		ユニット (U) ※ ³	システム構成ツリービューにユニット制御情報定義を追加します。ユニットを追加すると、サーバ共通定義及びバックエンドサーバ定義も追加されます。
		サーバ共通定義 (C) ※ ⁴	システム構成ツリービューにサーバ共通定義を追加します。
		ディクショナリサーバ (D) ※ ⁴	システム構成ツリービューにディクショナリサーバ定義を追加します。
		フロントエンドサーバ (F) ※ ⁴	システム構成ツリービューにフロントエンドサーバ定義を追加します。
		バックエンドサーバ (B) ※ ⁴	システム構成ツリービューにバックエンドサーバ定義を追加します。
		オペランド (O) ...	[追加オペランド選択] ダイアログボックスを表示します (「 オペランド又はオプションフラグの追加 」参照)。
	オプションフラグ (P) ...※ ⁵	[追加オプションフラグ選択] ダイアログボックスを表示します (「 オペランド又はオプションフラグの追加 」参照)。	
	編集 (E) ※ 6	HiRDB ファイルシステム領域 (H) ...※ ⁴	[HiRDB ファイルシステム領域編集] ダイアログボックスを表示します (「 HiRDB ファイルシステム領域を編集します 」参照)。
		RD エリア (R) ...※ ⁴	[RD エリア編集] ダイアログボックスを表示します (「 RD エリアを編集します 」参照)。
ステータスファイル (S) ...※ ⁴ , ※ ⁷		[ステータスファイル編集] ダイアログボックスを表示します (ユニット用ステータスファイルの場合は「 ユニット用ステータスファイルを編集します 」参照、サーバ用ステータスファイルの場合は「 サーバ用ステータスファイルを編集します 」参照)。	
システムログファイル (L) ...※ ⁷		[システムログファイル編集] ダイアログボックスを表示します (「 システムログファイル及	

メニュー	ドロップダウンメニュー	説明
		びシンクポイントダンプファイルを編集します」参照)。
	シンクポイントダンプファイル (D) ...※7	[システムログファイル編集] ダイアログボックスを表示します ([システムログファイル及びシンクポイントダンプファイルを編集します] 参照)。
	グローバルバッファ (G) ...※2	[グローバルバッファ編集] ダイアログボックスを表示します ([グローバルバッファを定義します] 参照)。
	マシン情報 (M) ...※3	[マシン情報編集] ダイアログボックスを表示します ([マシン情報の編集] 参照)。
	系切り替え機能の設定 (A) ...※2	[系切り替え機能の設定] ダイアログボックスを表示します ([系切り替え機能の設定] 参照)。
	サーバ名 (N) ...※7	[サーバ名設定] ダイアログボックスを表示します ([サーバ名の設定] 参照)。
	オペランド (O) ...	オペランドの形式に応じた [オペランド値編集] ダイアログボックスを表示します ([オペランド値の編集] 参照)。
	削除 (D)	選択した項目を削除します。
	コピー (C)	選択した項目をコピーしてバッファに保存します。
	貼り付け (P)	バッファにコピーした内容を貼り付けます。
表示 (V)	ツールバー (T)	ツールバーの表示, 又は非表示を指定します。
	ステータスバー (S)	ステータスバーの表示, 又は非表示を指定します。
リソース (R) ※ 8	リソース所要量の計算 (C)	[リソース所要量結果] ダイアログボックスを表示します ([リソース所要量を確認します] 参照)。
ヘルプ (H)	バージョン情報 (A) ...	[バージョン情報] ダイアログボックスを表示します。

注※1

HiRDB/シングルサーバの環境設定時, 及び定義更新時は [オペランド] 以外は選択できません。

注※2

システム構成ツリービューで [システム共通定義] を選択している場合にだけ, 選択できます。

注※3

システム構成ツリービューで [マシン情報] を選択している場合にだけ, 選択できます。

注※ 4

システム構成ツリービューで [ユニット制御情報定義] を選択している場合にだけ、選択できます。

注※ 5

オペランド情報リストビューでコマンド形式オペランドを選択している場合にだけ、選択できます。

注※ 6

定義更新時は [系切り替え機能の設定] 及び [オペランド] 以外は選択できません。

注※ 7

システム構成ツリービューで各サーバ ([サーバ共通定義] を除く) を選択している場合にだけ、選択できます。

注※ 8

簡易セットアップツールで環境設定していない環境で定義更新をした場合、リソース所要量の計算に必要なファイルがないため、選択できません。

注※ 9

詳細定義情報は単一ファイル形式、又はディレクトリ構造形式でローカルディスク上に保存します。このとき、ホスト名やパス名を変数に置き換えて保存します。読み込み時は、それらの変数を実際のホスト名やパス名に置き換えて読み込みます。保存時、及び読み込み時に置き換える変数名を次に示します。

変数名	保存時	読み込み時
?MASTDIR?	マスタディレクトリ用 RD エリアの先頭の HiRDB ファイル名が RD エリア格納先ディレクトリで始まっている場合に置き換えます。	[HiRDB セットアップツール-開始] ウィンドウから読み込んだ場合: [HiRDB セットアップツール-開始] ウィンドウで設定したセットアップディレクトリと、読み込みファイル内のマスタディレクトリ用 RD エリアの先頭の HiRDB ファイル名を連結した値に置き換えます。 [HiRDB セットアップツール-詳細定義 (セットアップ)] ウィンドウから読み込んだ場合: RD エリア格納先ディレクトリと、読み込む定義ファイル内のマスタディレクトリ用 RD エリアの先頭の HiRDB ファイル名を連結した値に置き換えます。
?HOST?	[マシン情報編集] ウィンドウの [ホスト名] に指定した文字列を変数に置き換えます。	[HiRDB セットアップツール-開始] ウィンドウで設定したホスト名に置き換えます。 HiRDB/パラレルサーバで複数のサーバマシンを指定した場合は、保存時に設定したホスト名に置き換えます。それ以外のホスト名は HOST1, HOST2, のように仮のホスト名に置き換えます。仮のホスト名については、詳細定義情報を読み込んだ後で [マシン情報編集] ウィンドウの [ホスト名], [HiRDB 運用ディレクトリ], [システムファイル格納先], 及び [RD エリア格納先] を設定し直してください。
?HIDIR?	[マシン情報編集] の [HiRDB 運用ディレクトリ] に指定した文字列を変数に置き換えます。	[HiRDB セットアップツール-開始] ウィンドウで設定した運用ディレクトリに置き換えます。

変数名	保存時	読み込み時
?RDIR?	[マシン情報編集]の[システムファイル格納先]に指定した文字列を変数に置き換えます。	[HiRDB セットアップツールー開始] ウィンドウから読み込んだ場合：開始ウィンドウで設定したセットアップディレクトリに置き換えます。 [HiRDB セットアップツールー詳細定義 (セットアップ)] ウィンドウから読み込んだ場合：RD エリア格納先ディレクトリに置き換えます。
?SYSDIRA?	[マシン情報編集]の[RD エリア格納先]に指定した文字列を変数に置き換えます。	[HiRDB セットアップツールー開始] ウィンドウから読み込んだ場合：開始ウィンドウで設定したセットアップディレクトリに置き換えます。 [HiRDB セットアップツールー詳細定義 (セットアップ)] ウィンドウから読み込んだ場合：システムファイル格納先ディレクトリに置き換えます。
?SYSDIRB?	置き換えません。	置き換えません。

3.6.2 カスタムセットアップ (詳細定義) の場合の環境設定手順


カスタムセットアップ (詳細定義) の場合の環境設定手順を次に示します。

(1) [HiRDB セットアップツールー詳細定義 (セットアップ)] ウィンドウを表示させます

[カスタムセットアップの場合の環境設定手順] の手順 1.~2.を実行して、[詳細定義] をクリックします。
[HiRDB セットアップツールー詳細定義 (セットアップ)] ウィンドウが表示されます。

(2) 詳細定義情報を読み込みます

ローカルディスク上に保存した詳細定義情報を読み込む場合は、メニューの [ファイル] - [詳細定義情報の読み込み] を選択します。[詳細定義情報の読み込み] ダイアログボックスが表示されます。



保存した詳細定義情報ファイル (ディレクトリ) を選択します。

このダイアログボックスで指定する項目について説明します。

項目名	説明
詳細定義情報ファイル (ディレクトリ)	読み込む詳細定義情報ファイル又はディレクトリをフルパスで指定します。 ディレクトリ構造形式で保存した場合は指定ディレクトリ直下に“conf”及び“ini”ディレクトリが作成されますが、詳細定義情報の保存で指定したディレクトリ名を入力又は選択してください。
ディレクトリ形式で読み込む	詳細定義情報をディレクトリ形式で読み込む場合にチェックします。
HiRDB の規模	[ディレクトリ形式で読み込む] をチェックしている場合に選択できます。指定した規模の定義情報が保存されていない場合はエラーになります。

[読み込み] をクリックすると、詳細定義情報を読み込み、[HiRDB セットアップツールー詳細定義 (セットアップ)] ウィンドウに戻ります。

注意事項

HiRDB/パラレルサーバで複数のサーバマシンを指定した場合は、保存時に設定したホスト名に置き換えます。それ以外のホスト名は HOST1, HOST2, のように仮のホスト名に置き換えます。仮のホスト名については、詳細定義情報を読み込んだ後で[マシン情報編集]ウィンドウの[ホスト名], [HiRDB 運用ディレクトリ], [システムファイル格納先], 及び[RD エリア格納先]を設定し直してください。

(3) サーバマシンの情報を定義します

環境設定をする HiRDB がインストールされているサーバマシンの情報を定義します。なお、HiRDB/パラレルサーバでサーバマシンを追加する場合は、「HiRDB/パラレルサーバの環境設定をする場合」を参照してください。

(a) マシン情報の編集

環境設定をする HiRDB がインストールされているマシンのホスト名、HiRDB 運用ディレクトリ、システムファイル及び RD エリアの格納先を編集します。


1. システム構成ツリービューで [マシン情報] を選択した状態で、メニューの [編集] - [編集] - [マシン情報] を選択すると、[マシン情報編集] ダイアログボックスが表示されます。



[ホスト名] には、[HiRDB セットアップツール-詳細定義 (セットアップ)] ウィンドウのシステム構成ツリービューで選択しているマシンのホスト名が、ホスト名、FQDN、又は IP アドレスの形式で表示されます。

ここでは、システムマネージャノードの HiRDB 運用ディレクトリを変更しないでください。変更する場合は開始画面で変更してください。

- 環境設定をするマシンのホスト名を変更する場合、[hosts ファイルからホスト名を選択] をクリックします。



[hosts ファイルからホスト名を選択] ダイアログボックスが表示されるので、ホスト名、Windows ディレクトリ、ユーザ名、及びパスワードを指定します。

項目名	説明
ホスト名	環境設定をするマシンのホスト名を指定します。[hosts ファイルのホスト名一覧] から選択するか、又は直接入力してください。入力できる形式は、ホスト名、FQDN、又は IP アドレスです。また、簡易セットアップツールを実行しているマシンの場合は、ループバックアドレスも指定できます。 なお、ホスト名を変更した場合、[ユーザ名] 及び [パスワード] の内容はリセットされるため、入力し直してください。ただし、システムマネージャがあるサーバのホスト名は変更しないでください。
Windows ディレクトリ	Windows インストールディレクトリをフルパスで指定します。通常は変更する必要はありません。 セパレータは%と/のどちらも使用できますが、混在して指定できません。また、「ドライブ名:%」と「/ドライブ名」のどちらも指定できます。
ユーザ名	環境設定をするサーバマシンの HiRDB 管理者用のユーザ名を指定します。ドメインユーザの場合はドメインを付けて指定する必要はありません。
パスワード	[ホスト名] で設定したホストの HiRDB 管理者のパスワードを指定します。 選択したホストにアクセスするとき、このパスワードを併用するため、選択したホストのログインユーザと一致させてください。

なお、簡易セットアップツールで環境設定をすると、HiRDB に次に示す認可識別子を登録して DBA 権限を付与します。

ユーザ：root

パスワード：root

また、この設定のリモートホスト接続処理で、セットアップ先にワーク領域を作成します。ワーク領域には、セットアップ先に正常に接続しているかを確認するためのバッチファイルや、バッチファイルの実行結果を保存したファイルを格納します。ワーク領域は、次の場所に作成されます。

%windir%\Temp\%[ログインユーザ名]

3. [HiRDB 運用ディレクトリ] で HiRDB 運用ディレクトリを指定します。

セパレータは¥と/のどちらも使用できますが、混在して指定できません。また、「ドライブ名:¥」と「/ドライブ名」のどちらも指定できます。

ただし、次の場合のセパレータは¥になります。

- 簡易セットアップツールが作成するシステム定義ファイル中のパス
- 簡易セットアップツールの画面に表示されるパス

4. [システムファイル格納先] でシステムファイルの格納先ディレクトリを指定します。

初期値は%PDDIR%\area です。セパレータは¥と/のどちらも使用できますが、混在して指定できません。また、「ドライブ名:¥」と「/ドライブ名」のどちらも指定できます。

5. [RD エリア格納先] で RD エリアの格納先ディレクトリを指定します。

初期値は%PDDIR%\area です。セパレータは¥と/のどちらも使用できますが、混在して指定できません。また、「ドライブ名:¥」と「/ドライブ名」のどちらも指定できます。

6. [OK] をクリックすると、[HiRDB セットアップツール－詳細定義 (セットアップ)] ウィンドウに戻ります。

(b) サーバ名の設定

環境設定をする HiRDB がインストールされているマシンのサーバ名を設定します。

1. システム構成ツリービューで各サーバを選択した状態で、メニューの [編集] - [編集] - [サーバ名] を選択すると、[サーバ名設定] ダイアログボックスが表示されます。



2. 変更後のサーバ名を 1~8 文字で指定します。
3. [OK] をクリックすると、[HiRDB セットアップツール－詳細定義 (セットアップ)] ウィンドウに戻ります。

(4) ユニット制御情報定義を編集します

ユニット制御情報定義で定義する内容を編集します。

(a) HiRDB ファイルシステム領域を編集します

システム構成ツリービューで [ユニット制御情報定義] を選択した状態で、メニューの [編集] - [編集] - [HiRDB ファイルシステム領域] を選択すると、[HiRDB ファイルシステム領域編集] ダイアログボックスが表示されます。



簡易セットアップツールで作成する HiRDB ファイルシステム領域を、[作成する HiRDB ファイルシステム領域の一覧] リストに [一覧に追加] で追加します。このダイアログボックス表示時は、初期値の HiRDB ファイルシステム領域が表示されるので、リストで選択して、[一覧を更新] 又は [一覧から削除] で編集したり、削除したりできます。

このダイアログボックスで指定する項目について説明します。

項目名	説明
ファイル名	作成する HiRDB ファイルシステム領域名をフルパスで指定します。
領域サイズ	HiRDB ファイルシステム領域として割り当てる容量をメガバイト単位で指定します。
最大ファイル数	HiRDB ファイルシステム領域内に作成する HiRDB ファイル数の上限を指定します。
増分回数	HiRDB ファイルシステム領域内の HiRDB ファイルの増分回数の上限値を指定します。
使用目的	HiRDB ファイルシステム領域の使用目的を指定します。SDB は指定できません。また、系切り替え機能を使用する (pd_ha オペランドに use を指定) 場合、SVR は指定できません。指定すると [OK] 時にエラーになります。
領域を自動増分する	HiRDB ファイルシステム領域の自動増分を行う場合に指定します。 使用目的が DB, SYS, 又は WORK のときだけチェックできます。また、使用目的が DB, 又は SYS のときにこの項目を指定すると、最大ファイル数と増分回数が変更できなくなります。 HiRDB の規模を拡大させたくない場合については、「簡易セットアップツールとは」の「注意」を参照してください。

項目名	説明
領域を初期化する	HiRDB ファイルシステム領域を最初から初期化する場合に指定します。系切り替え機能使用時は、この項目を必ずチェックしてください。チェックしないと [OK] 時にエラーになります。
セクタ長	セクタ長を変更する必要がある HiRDB ファイルシステム領域を作成する際に指定します。pdfmkfs コマンドでのセクタ長の変更要否については、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。 指定内容に誤りがある場合、セットアップを開始したときに簡易セットアップツールがエラー (KFPX29680-E) となります。
複製ディスク使用	複製ディスクを使用する場合に指定します。複製ディスクの使用方法については、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。 使用目的が DB, SYS, UTL, 又は WORK のときだけチェックできます。 この機能を使用する場合は、あらかじめ必要な準備を行った上で指定してください。使用方法に誤りがある場合、セットアップを開始したときに簡易セットアップツールがエラー (KFPX29680-E) となります。また、この機能は、Linux 限定機能であるため、Linux 以外の OS に対する環境設定を行う際にチェックを入れた状態にすると、使用方法誤りとして、セットアップを開始したときに簡易セットアップツールがエラー (KFPX29680-E) となります。

[HiRDB ファイルシステム領域編集] ダイアログボックスで [OK] をクリックすると、[HiRDB セットアップツール—詳細定義 (セットアップ)] ウィンドウへ戻ります。

(b) RD エリアを編集します

システム構成ツリービューで [ユニット制御情報定義] を選択した状態で、メニューの [編集] - [編集] - [RD エリア] を選択すると、[RD エリア編集] ダイアログボックスが表示されます。

各RDエリアに指定するパラメータ (create rdarea文のパラメータ)

RDエリア名(1~30文字)(E):

RDエリアの種類(E):

サーバ名(S):

セクタ長(4096~30720)(N): byte 自動増分を適用する(O)

セクタサイズ(1~16000)(E): セクタ 増分セクタ数(1~64000)(G):

最大リスト登録数(500~50000)(Q):

RDエリアの一覧(L):

RDエリア名	RDエリアの種類	サーバ名	セクタ長	セクタ数	自動増分
rdmast	masterdirectory	dic1	4096	50	0
rddirt	datadirectory	dic1	4096	50	0
rddict	datadictionary	dic1	4096	10	0
dic_rtn_src	LOB used by HiRDB(SQL_ROUTINES)	dic1	8192	1	0
dic_rtn_obj	LOB used by HiRDB(SQL_ROUTINES)	dic1	8192	1	0
bes1data	user used by PUBLIC	bes1	4096	10	0
bes1index	user used by PUBLIC	bes1	4096	10	0

RDエリアに割り当てたHiRDBファイルの一覧(O):

HiRDBファイル名	セクタ数
d#hirdb_p#area#dic1#rdsysdb#rdmast	12

RDエリアに割り当てるHiRDBファイルの指定(H):

簡易セットアップツールで作成する RD エリアを、[RD エリアの一覧] リストに [一覧に追加] で追加します。このダイアログボックス表示時は、初期値の RD エリアが表示されるので、リストで選択して、[一覧を更新] 又は [一覧から削除] で編集したり、削除したりできます。また、作成する RD エリアに割り当てる HiRDB ファイルを [RD エリアを割り当てる HiRDB ファイルの指定] ダイアログボックスで指定します。

[RD エリア編集] ダイアログボックスで [OK] をクリックすると、[HiRDB セットアップツールー詳細定義 (セットアップ)] ウィンドウへ戻ります。

●RD エリアの編集

[RD エリア編集] ダイアログボックスで指定する項目について説明します。

項目名	説明
RD エリア名	作成する RD エリア名を 1~30 文字で指定します。
RD エリアの種類	RD エリアの種類を選択します。選択できる RD エリアを次に示します。 <ul style="list-style-type: none"> • masterdirectory：マスタディレクトリ用 RD エリア • datadirectory：データディレクトリ用 RD エリア • datadictionary：データディクショナリ用 RD エリア • LOB used by HiRDB(SQL_ROUTINES)：データディクショナリ LOB 用 RD エリア • user used by PUBLIC：ユーザ用 RD エリア • LOB used by PUBLIC：ユーザ LOB 用 RD エリア • list：リスト用 RD エリア • user used by PUBLIC(temporary table use shared)：SQL セッション間共有属性の一時表用 RD エリア • user used by PUBLIC(temporary table use occupied)：特定 SQL セッション占有属性の一時表用 RD エリア <p>なお、レジストリ用 RD エリア及びレジストリ LOB 用 RD エリアは指定できません。</p>
サーバ名	RD エリアを管理するサーバを選択します。なお、HiRDB/シングルサーバの場合は指定できません。
ページ長	RD エリアを構成する HiRDB ファイルのページ長を 2,048 の倍数のバイト単位で指定します。
セグメントサイズ	1 セグメントの大きさをページ数で指定します。
最大リスト登録数	リスト用 RD エリアを指定する場合の最大リスト登録数を指定します。シングルサーバ又はバックエンドサーバのときだけ指定できます。
自動増分を適用する	自動増分を適用するかどうかを指定します。ただし、次の RD エリアの場合は選択できません。 <ul style="list-style-type: none"> • マスタディレクトリ用 RD エリア • データディレクトリ用 RD エリア
増分セグメント数	自動増分を適用する場合の増分セグメント数を指定します。

●作成した RD エリアに割り当てる HiRDB ファイルの指定

[RD エリア編集] ダイアログボックスの [RD エリアに割り当てる HiRDB ファイルの指定] をクリックすると、[RD エリアを割り当てる HiRDB ファイルの指定] ダイアログボックスが表示されます。



作成する RD エリアに割り当てる HiRDB ファイルがある HiRDB ファイルシステム領域、HiRDB ファイル名（1～30 文字）、及びその HiRDB のセグメント数を指定します。[OK] をクリックすると、[RD エリア編集] ダイアログボックスに戻ります。

(c) HiRDB ファイルシステム領域及び RD エリアの編集時の注意事項

- raw I/O 機能を使用する場合、[HiRDB ファイルシステム領域編集] ダイアログボックスの [ファイル名] には、「**¥¥.¥ドライブ名:**」の形式で指定してください。リモートで環境設定をする場合、[フォルダの参照] ダイアログボックスで、未フォーマットのパーティションの論理ドライブを選択できます。このときも [ファイル名] には「**¥¥.¥ドライブ名:**」の形式で指定してください。
- raw I/O 機能を適用した HiRDB ファイルシステム領域には制限があります。制限の詳細については、「[raw I/O 機能の適用範囲](#)」を参照してください。

(d) ユニット用ステータスファイルを編集します

簡易セットアップツールで作成するユニット用ステータスファイルは、[ステータスファイル編集] ダイアログボックスでリストに [一覧に追加] で追加します。このダイアログボックス表示時は、初期値の値が表示されるので、リストで選択して、[一覧を更新] 又は [一覧から削除] で編集したり、削除したりできます。

ユニット用の [ステータスファイル編集] ダイアログボックスを表示するには、システム構成ツリービューで [ユニット制御情報定義] を選択した状態で、メニューの [編集] - [編集] - [ステータスファイル] を選択します。

ステータスファイル編集

対象ユニット ■各ステータスファイルの情報は、pdstsinitコマンド及び
pd_(sys)sts_file_name1～7オヘラントで定義される。

各ステータスファイルに指定するパラメータ

論理ファイル名(1～8文字)(E):

A系HiRDBファイルシステム領域名(S): A系ステータスファイル名(P):

B系HiRDBファイルシステム領域名(Y): B系ステータスファイル名(Q):

レコード長(1024～32768)(L): byte

レコード数(32～2096107)(C):

作成するステータスファイルの一覧(L):

論理ファイル名	A系ステータスファイル名	B系ステータスファイル名	レコード長	レコード数
ut1sts1	d#hirdb_p#area#dic1#sys...	d#hirdb_p#area#dic1#sys...	4096	32
ut1sts2	d#hirdb_p#area#dic1#sys...	d#hirdb_p#area#dic1#sys...	4096	32
ut1sts3	d#hirdb_p#area#dic1#sys...	d#hirdb_p#area#dic1#sys...	4096	32

※一覧の情報は上から順にpd_(sys)sts_file_name1～7オヘラントに対応する。

作成できるステータスファイルは7個のため、[作成するステータスファイルの一覧] リストのファイルが7個になると、[一覧に追加] ボタンはクリックできなくなります。また、[作成するステータスファイルの一覧] リストのファイルが3個になると、[一覧から削除] ボタンはクリックできなくなります。

このダイアログボックスで指定する項目について説明します。

項目名	説明
論理ファイル名	<p>作成するステータスファイルの論理ファイル名を英数字1～8文字で指定します。初期値を次に示します。</p> <p>サーバの場合</p> <p>[サーバ名]sts[論理ファイル数の通番]</p> <p>ただし、8文字を超える場合は次の名称とします。</p> <p>[サーバ種別※ (1文字)][サーバの通番]s[論理ファイル数の通番]</p> <p>注※</p> <ul style="list-style-type: none"> d: ディクショナリサーバ f: フロントエンドサーバ b: バックエンドサーバ <p>ユニットの場合</p> <p>[ユニット名の1, 2, 4文字]sts[論理ファイル数の通番]</p> <p>ただし、8文字を超える場合は次の名称とします。</p> <p>u[ユニットの通番]s[論理ファイル数の通番]</p>

項目名	説明
A系HiRDBファイルシステム領域名	作成するA系ステータスファイルを格納するHiRDBファイルシステム領域名をドロップダウンリストで選択します。種別がSYSとSVR以外のHiRDBファイルシステム領域は選択できません。初期値を次に示します。 サーバの場合 [ファイルの格納先]¥[サーバ名]¥syssts[サーバの種類][サーバ数の通番]¥ ユニットの場合 [ファイルの格納先]¥dic1¥sysstsut¥
A系ステータスファイル名	作成するA系ステータスファイル名を英数字で指定します。初期値は「[サーバ名]sts[論理ファイル数の通番]a」です。
B系HiRDBファイルシステム領域名	作成するB系ステータスファイルを格納するHiRDBファイルシステム領域名をドロップダウンリストで選択します。種別がSYSとSVR以外のHiRDBファイルシステム領域は選択できません。初期値を次に示します。 サーバの場合 [ファイルの格納先]¥[サーバ名]¥syssts[サーバの種類][サーバ数の通番]¥ ユニットの場合 [ファイルの格納先]¥dic1¥sysstsut¥
B系ステータスファイル名	作成するB系ステータスファイル名を英数字で指定します。初期値は「[サーバ名]sts[論理ファイル数の通番]b」です。
レコード長	ステータスファイルのレコード長をバイト単位で指定します。
レコード数	ステータスファイルのレコード数を指定します。

[ステータスファイル編集] ダイアログボックスで [OK] をクリックすると、[HiRDB セットアップツール-詳細定義 (セットアップ)] ウィンドウへ戻ります。

(5) シングルサーバ定義、又は各サーバ定義を編集します

簡易セットアップツールで作成するサーバ用ステータスファイル、システムログファイル、及びシンクポイントダンプファイルは、それぞれの編集ダイアログボックスでリストに [一覧に追加] で追加します。それぞれの編集ダイアログボックス表示時は、初期値の値が表示されるので、リストで選択して、[一覧を更新] 又は [一覧から削除] で編集したり、削除したりできます。

それぞれのファイルについて説明します。

(a) サーバ用ステータスファイルを編集します

サーバ用の [ステータスファイル編集] ダイアログボックスを表示するには、システム構成ツリービューで各サーバ*の定義を選択した状態で、メニューの [編集] - [編集] - [ステータスファイル] を選択します。

注※

シングルサーバ、ディクショナリサーバ、バックエンドサーバ、及びフロントエンドサーバのことです。

サーバ用の [ステータスファイル編集] ダイアログボックスで指定する項目については、「ユニット用ステータスファイルを編集します」を参照してください。

(b) システムログファイル及びシンクポイントダンプファイルを編集します

編集ダイアログボックスを表示する手順は次のとおりです。

このダイアログボックスは、システム構成ツリービューで各サーバの定義を選択した状態で、メニューの [編集] - [編集] - [システムログファイル] 又は [シンクポイントダンプファイル] を選択すると表示されます。

●システムログファイル

システムログファイル編集

対象サーバ: bes1 ■各システムログファイルの情報は、pdloginitコマンド、pdlogadfg、pdlogadpfiオプションで定義される。

各システムログファイルに指定するパラメータ

ファイルグループ名(1~8文字)(F): bes1log7

A系HiRDBファイルシステム領域名(S): D:\hitachi\HiRDB_P\area\bes1\syslogb6# A系システムログファイル名(F): bes1log7a

B系HiRDBファイルシステム領域名(G): B系システムログファイル名(Q):

レコード数(12~104857600)(N): 16000

ONL(HiRDB移動開始と同時にオフ)(O)

一覧に追加(A) 一覧を更新(U) 一覧から削除(D)

作成するシステムログファイルの一覧(L):

ファイルグループ名	A系システムログファイル名	B系システムログファイル名	レコード数	ONL
bes1log1	D:\hitachi\HiRDB_P\area#\...		16000	<input type="radio"/>
bes1log2	D:\hitachi\HiRDB_P\area#\...		16000	<input type="radio"/>
bes1log3	D:\hitachi\HiRDB_P\area#\...		16000	<input type="radio"/>
bes1log4	D:\hitachi\HiRDB_P\area#\...		16000	<input type="radio"/>
bes1log5	D:\hitachi\HiRDB_P\area#\...		16000	<input type="radio"/>
bes1log6	D:\hitachi\HiRDB_P\area#\...		16000	<input type="radio"/>

OK キャンセル

作成できるファイルグループは 200 個までのため、[作成するシステムログファイルの一覧] リストのファイルグループが 200 個になると、[一覧に追加] ボタンはクリックできなくなります。また、[作成するシステムログファイルの一覧] リストのファイルグループが 2 個 (pd_log_rerun_swap=Y, 又は pd_spd_assurance_count=2 の場合は 3 個) になると、[一覧から削除] ボタンはクリックできなくなります。

●シンクポイントダンプファイル

対象サーバ: bes1 ■各シンクポイントダンプファイルの情報は、pdloginitコマンド、pdlogadfg、pdlogadpfオペラントで定義される。

各シンクポイントダンプファイルに指定するパラメータ

ファイルグループ名(1～8文字)(F): bes1spd4

A系HiRDBファイルシステム領域名(S): D:\hitachi\HiRDB_P\area\bes1\syspdb1\ A系シンクポイントダンプファイル名(E): bes1spd4a

B系HiRDBファイルシステム領域名(U): B系シンクポイントダンプファイル名(Q):

レコード数(12～262144)(N): 42

ONL (HiRDB稼働開始と同時にオープン)(O)

一覧に追加(A) 一覧を更新(U) 一覧から削除(D)

作成するシンクポイントダンプファイルの一覧(L):

ファイルグループ名	A系シンクポイントダンプファイル名	B系シンクポイントダンプファイル名	レコード数	ONL
bes1spd1	D:\hitachi\HiRDB_P\area\...		42	<input type="radio"/>
bes1spd2	D:\hitachi\HiRDB_P\area\...		42	<input type="radio"/>
bes1spd3	D:\hitachi\HiRDB_P\area\...		42	<input type="radio"/>

OK キャンセル

作成できるファイルグループは60個までのため、[作成するシンクポイントダンプファイルの一覧] リストのファイルグループが60個（[ONL (HiRDB 稼働開始と同時にオープン)] をチェックしている場合は30個）になると、[一覧に追加] ボタンはクリックできなくなります。また、[作成するシンクポイントダンプファイルの一覧] リストのファイルグループが2個になると、[一覧から削除] ボタンはクリックできなくなります。

システムログファイル又はシンクポイントダンプファイルを二重化 (pd_log_dual 又は pd_spd_dual オペラントに Y を指定) する場合、B系 HiRDB ファイルシステム領域名を指定してください。なお、二重化しているファイルと二重化していないファイルを [作成するシステムログファイルの一覧] リストに混在させることはできません。混在した状態で [OK] をクリックするとエラーになります。どちらかに統一してください。

このダイアログボックスで指定する項目について説明します。

項目名	説明
ファイルグループ名	<p>作成するシステムログファイル又はシンクポイントダンプファイルのファイルグループ名を英数字1～8文字で指定します。初期値を次に示します。</p> <p>システムログファイルの場合</p> <p>[サーバ名]log[ファイルグループ数の通番]</p> <p>ただし、8文字を超える場合は次の名称とします。</p> <p>[サーバ種別* (1文字)][サーバの通番][ファイルグループ数の通番]</p> <p>シンクポイントダンプファイルの場合</p> <p>[サーバ名]spd[ファイルグループ数の通番]</p> <p>ただし、8文字を超える場合は次の名称とします。</p>

項目名	説明
	<p>[サーバ種別※ (1文字)][サーバの通番]d[ファイルグループ数の通番]</p> <p>注※</p> <p>d: ディクショナリサーバ</p> <p>f: フロントエンドサーバ</p> <p>b: バックエンドサーバ</p>
A系HiRDBファイルシステム領域名	<p>作成するA系システムログファイル又はA系シンクポイントダンプファイルを格納するHiRDBファイルシステム領域名をドロップダウンリストで選択します。種別がSYSとSVR以外のHiRDBファイルシステム領域は選択できません。初期値を次に示します。</p> <p>システムログファイルの場合</p> <p>[ファイルの格納先]¥[サーバ名]¥syslog[サーバの種類][サーバ数の通番]¥</p> <p>シンクポイントダンプファイルの場合</p> <p>[ファイルの格納先]¥[サーバ名]¥sysspd[サーバの種類][サーバ数の通番]¥</p>
A系システムログファイル名又はA系シンクポイントダンプファイル名	<p>作成するA系システムログファイル名又はA系シンクポイントダンプファイルを英数字で指定します。初期値を次に示します。</p> <p>システムログファイルの場合</p> <p>[サーバ名]log[ファイルグループ数の通番]a</p> <p>シンクポイントダンプファイルの場合</p> <p>[サーバ名]spd[ファイルグループ数の通番]a</p>
B系HiRDBファイルシステム領域名	<p>作成するB系システムログファイル又はB系シンクポイントダンプファイルを格納するHiRDBファイルシステム領域名をドロップダウンリストで選択します。種別がSYSとSVR以外のHiRDBファイルシステム領域は選択できません。システムログファイルを二重化する場合、障害発生に備えて、A系とB系のシステムログファイルは別々のハードディスクに作成することをお勧めします。A系と異なるハードディスクのHiRDBファイルシステム領域を選択してください。初期値は空です。</p>
B系システムログファイル名又はB系シンクポイントダンプファイル名	<p>作成するB系システムログファイル名又はB系シンクポイントダンプファイル名を英数字で指定します。初期値は空ですが、B系HiRDBファイルシステム領域名が選択されると、[[サーバ名]log[ファイルグループ数の通番]b] 又は [[サーバ名]spd[ファイルグループ数の通番]b] が表示されます。</p>
レコード数	システムログファイル又はシンクポイントダンプファイルのレコード数を指定します。
ONL	このシステムログファイル又はシンクポイントダンプファイルのファイルグループを、HiRDB開始と同時に使用できる状態（オープン状態）にする場合にチェックします。

[システムログファイル編集] 又は [シンクポイントダンプファイル編集] ダイアログボックスで [OK] をクリックすると、[HiRDBセットアップツール-詳細定義 (セットアップ)] ウィンドウへ戻ります。

(6) 必要に応じて定義の指定値を編集します

HiRDBシステム定義の指定値を簡易セットアップツールの初期値から変更したい場合、HiRDBシステム定義を編集します。システム構成ツリービューで作成する定義を選択します。オペランド情報リストビューに初期値が表示されるので、オペランドを追加又は削除したり、指定値を変更したりします。なお、HiRDBシステム定義を編集する場合の注意事項については、「[HiRDBシステム定義を編集する場合の注意事項](#)」を参照してください。簡易セットアップツールで作成できる定義については、「[システム定義ファイル](#)」を参照してください。

注意事項

簡易セットアップツールでは次の定義は作成できません。

- UAP 環境定義
- SQL 予約語定義

(a) オペランド又はオプションフラグの追加

オペランド、又はオプションフラグを追加します。オプションフラグを追加できるのは、オペランド情報リストビューでコマンド形式のオペランドを選択している場合です。追加手順を次に示します。

• オペランドの追加手順


1. メニューの [編集] - [追加] - [オペランド] を選択します。
2. [追加オペランド選択] ダイアログボックスのオペランドの一覧から、追加するオペランドを選択します。



3. [OK] をクリックすると、[オペランド値編集] ダイアログボックスが表示されます。オペランド値の編集については、「[オペランド値の編集](#)」を参照してください。

• オプションフラグの追加手順

1. メニューの [編集] - [追加] - [オプションフラグ] を選択します。
2. [追加オプションフラグ選択] ダイアログボックスのオプションフラグの一覧から、追加するオプションフラグを選択します。




3. [OK] をクリックすると、[オペランド値編集] ダイアログボックスが表示されます。オペランド値の編集については、「オペランド値の編集」を参照してください。

(b) オペランド値の編集

オペランドの指定値を編集します。

1. 次のどちらかの操作をして、オペランドの形式に応じた [オペランド値編集] ダイアログボックスを表示させます。

- メニューの [編集] - [編集] - [オペランド] を選択
- [追加オペランド選択] 及び [追加オプションフラグ選択] ダイアログボックスでオペランドを選択して [OK] をクリック



なお、オペランドの形式によってタイトルバーの表示が異なります。「単一値」、「複数値」、「単一選択」、「複数選択」、及び「単一選択または任意」の5種類のダイアログボックスが表示されます。

2. オペランドの形式に応じてオペランドの指定値を編集します。

指定値が一つの場合、オペランドの値を指定します。指定値を選択する場合、ドロップダウンリストになっているので、一つ又は複数選択します。

指定値を一つ選択するか、又は任意の値を入力して編集する場合、ドロップダウンリスト中の選択肢から値を選択します。またテキスト部に任意の値を直接入力することもできます。

3. 必要に応じてユーザコメントを入力します。

ユーザコメントは任意です。コマンド形式オペランドのオプションフラグの場合は、そのオペランド全体に対するコメントになります。最大で半角 78 文字まで入力できます。

(c) オペランドの削除

削除するオペランドを、オペランド情報リストビューから選択して、メニューの [編集] - [削除] を選択します。

(7) グローバルバッファを定義します

システム構成ツリービューで [システム共通定義] を選択した状態で、メニューの [編集] - [編集] - [グローバルバッファ] を選択すると、[グローバルバッファ編集] ダイアログボックスが表示されます。

各グローバルバッファに指定するパラメータ (pdbuffer オペランドのパラメータ)

バッファ名 (1~16文字) (B): ※-a オプション

バッファ面数 (4~460000) (N): ※-n オプション

残りの全ての RD エリアにグローバルバッファを割り当てる (Q) ※-o オプション

一覧に追加 (A) 一覧を更新 (U) 一覧から削除 (D)

グローバルバッファの一覧 (L):

バッファ名	バッファ面数	残り
gbuf01	20	
gbuf02	20	
gbuf03	10000	○
gbuf04	10000	
gbuf05	10000	
gbuf06	10000	
gbuf07	10000	

割り当てた RD エリアの一覧 (Q):

RD エリア名
rdmast
rddirt

グローバルバッファを割り当てる RD エリアの指定 (R): ※pdbuffer -r オプション

OK キャンセル

簡易セットアップツールで定義するグローバルバッファを、[グローバルバッファの一覧] リストに [一覧に追加] で追加します。このダイアログボックス表示時は、初期値のグローバルバッファが表示されるので、リストで選択して、[一覧を更新] 又は [一覧から削除] で編集したり、削除したりできます。また、作成するグローバルバッファを割り当てる RD エリアを [グローバルバッファを割り当てる RD エリアの指定] ダイアログボックスで指定します。

[グローバルバッファ編集] ダイアログボックスで [OK] をクリックすると、[HiRDB セットアップツール - 詳細定義 (セットアップ)] ウィンドウへ戻ります。

●グローバルバッファの定義

[グローバルバッファ編集] ダイアログボックスで指定する項目について説明します。

項目名	説明
バッファ名	グローバルバッファの名称を 1~16 文字で指定します。
バッファ面数	グローバルバッファの面数を指定します。
残りの全ての RD エリアにグローバルバッファを割り当てる	pdbuffer オペランドの-r オプションで指定していない全 RD エリアにグローバルバッファを割り当てる場合にチェックします。なお、この項目をチェックしていると、[グローバルバッファを割り当てる RD エリアの指定] はクリックできません。

●作成したグローバルバッファを割り当てる RD エリアの指定

[グローバルバッファ編集] ダイアログボックスの [グローバルバッファを割り当てる RD エリアの指定] をクリックすると、[グローバルバッファを割り当てる RD エリアの指定] ダイアログボックスが表示されます。



グローバルバッファを割り当てる RD エリアを [残りの RD エリア] (グローバルバッファが割り当てられていない RD エリアの一覧) から [割り当てる RD エリア] に [追加] します。又は、[割り当てる RD エリア] から [削除] します。[OK] をクリックすると、[グローバルバッファ編集] ダイアログボックスに戻ります。

(8) HiRDB システム定義のチェックをします


HiRDB システム定義の値を変更した場合、メニューの [ファイル] - [システム定義のチェック] を選択して、HiRDB システム定義のチェックをする必要があります。チェックをしないと指定値の変更は有効になりません。チェック結果は [システム定義のチェック結果] ダイアログボックスに表示されます。

HiRDB システム定義のチェックでエラーがあると、セットアップはできません。エラーの原因を取り除いてから再度 HiRDB システム定義のチェックをしてください。

(9) リソース所要量を確認します

簡易セットアップツールで設定した HiRDB システム定義で必要となるメモリ所要量とディスク容量を計算できます。セットアップを開始する前にメモリ所要量とディスク容量が十分かどうか確認してください。

メニューの [リソース] - [リソース所要量の計算] を選択すると、[リソース所要量計算結果] ダイアログボックスに計算結果が表示されます。計算はメガバイト単位で行い、端数は繰り上げます。



ディスク容量は、「システムファイル格納先」と「RD エリア格納先」が同じ場合は「セットアップディレクトリ」として表示し、異なる場合は別々に表示します。また、「システムファイル格納先」と「RD エリア格納先」以外に作成するように指定した場合、「その他」として、ドライブごとの合計値を表示します。

[リソース所要量結果] ダイアログボックスを表示したまま、ほかのシステム定義を設定するダイアログボックスで指定を変更できます。オペランドを追加又は値を編集して、メニューの [リソース] - [リソース所要量の計算] を選択すると計算結果が更新されます。[HiRDB セットアップツール-詳細定義] ウィンドウを閉じると、[リソース所要量結果] ダイアログボックスも閉じます。

計算対象とするリソースを次の表に示します。

表 3-4 リソース所要量の計算対象となるリソース

リソース	
メモリ所要量	ユニットコントローラが使用する共用メモリ
	各サーバが使用する共用メモリ
	グローバルバッファが使用する共用メモリ
RD エリアの容量	ユーザ用 RD エリアの容量
	データディクショナリ用 RD エリアの容量
	マスタディレクトリ用 RD エリアの容量
	データディレクトリ用 RD エリアの容量
	データディクショナリ用 RD エリアの容量
	データディクショナリ LOB 用 RD エリアの容量

リソース	
	ユーザ LOB 用 RD エリアの容量
	リスト用 RD エリアの容量
システムファイルの容量	システムログファイルの容量
	シンクポイントダンプファイルの容量
	ステータスファイルの容量
作業表用ファイルの容量	作業表用ファイルの容量
ユーティリティ実行時の容量	ユーティリティ用の HiRDB ファイルシステムの容量

メモリ所要量は、指定された定義オペランドを基に見積もります。また、ディスク所要量は、[HiRDB ファイルシステム領域編集] ダイアログボックスで作成するように指定された HiRDB ファイルシステム領域について、指定値を基に見積もります。


なお、ここで表示されるのは、HiRDB 構築時のディスク所要量です。HiRDB 開始後の運用によっては、規模が拡大する場合があります。その場合の詳細については、「[HiRDB ファイルシステム領域を編集します](#)」の注を参照してください。

(10) 詳細定義情報を保存します

名前を付けて保存する場合

設定した詳細定義情報をローカルディスク上に名前を付けて保存する場合は、メニューの [ファイル] - [詳細定義情報の保存] を選択します。

[詳細定義情報の保存] ダイアログボックスが表示されます。



詳細定義情報ファイル（ディレクトリ）名を指定します。

このダイアログボックスで指定する項目について説明します。

項目名	説明
詳細定義情報ファイル（ディレクトリ）	詳細定義情報ファイル名又はディレクトリ名をフルパスで指定します。ファイル形式で保存する場合、拡張子は dat としてください。

項目名	説明
ディレクトリ形式で保存する	詳細定義情報をディレクトリ形式で保存する場合にチェックします。
HiRDB の規模	[ディレクトリ形式で保存する] をチェックしている場合に選択できます。 ディレクトリ構造形式では、異なる規模の詳細定義情報を同じディレクトリ下に保存できます。ただし、サーバ種別が異なる場合 (HiRDB/パラレルサーバと HiRDB/シングルサーバなど) は、同じディレクトリ下には保存できません。

[保存] をクリックすると、確認メッセージを表示した後に詳細定義情報を保存し、[HiRDB セットアップツールー詳細定義 (セットアップ)] ウィンドウに戻ります。

上書き保存する場合

設定した詳細定義情報をローカルディスク上に上書き保存する場合は、メニューの [ファイル] - [詳細定義情報の上書き保存] を選択します。確認メッセージを表示した後に詳細定義情報を保存し、[HiRDB セットアップツールー詳細定義 (セットアップ)] ウィンドウに戻ります。

(11) セットアップを開始します

メニューの [ファイル] - [終了] を選択すると、[HiRDB セットアップツールーカスタム] ウィンドウに戻ります*。[セットアップ開始] をクリックすると、セットアップが開始されます。

注※

ウィザードセットアップで環境設定をした後に詳細定義を行った場合は、[HiRDB セットアップツールーウィザードセットアップ [確認]] ウィンドウに戻ります。

3.7 詳細定義情報の読み込み

ローカルディスク上に保存した詳細定義情報を読み込みます。

[HiRDB セットアップツールー開始] ウィンドウで [詳細定義情報の読み込み] をクリックすると、[詳細定義情報の読み込み] ダイアログボックスが表示されます。そこで詳細定義情報を読み込むと、[HiRDB セットアップツールー詳細定義 (セットアップ)] ウィンドウが開きます。

詳細定義情報の読み込みについては、「[詳細定義情報を読み込みます](#)」を参照してください。

注意事項

- [HiRDB セットアップツールー開始] ウィンドウから [詳細定義情報の読み込み] を選択して詳細定義情報を読み込む場合、[システムファイル格納先ディレクトリ] と [RD エリア格納先ディレクトリ] として、[セットアップディレクトリ] が使用されます。
- バージョン 08-02 の簡易セットアップツールで保存した詳細定義情報を、バージョン 08-03 以降の簡易セットアップツールで読み込むことができます。

3.8 定義の更新

作成済みの HiRDB システム定義を更新します。既存の HiRDB システムがない場合は選択できません。なお、簡易セットアップツールを使って設定していない環境の場合、HiRDB システム定義ファイルの記述方法によっては、簡易セットアップツールが対応できないでエラーとなることがあります。このようなときは、手動で HiRDB システム定義を更新してください。

3.8.1 定義を更新する前に

定義を更新する場合、HiRDB を停止し、アンロード待ち状態のシステムログファイルをアンロードしておく必要があります。また、次のオペランドの変更時は pdloginit コマンドでシステムログファイルを初期化する必要があります。

- pd_log_dual
- pdstart

3.8.2 定義の更新手順

定義の更新手順を次に示します。

1. [HiRDB セットアップツールー開始] ウィンドウで [定義更新] をクリックします。
[HiRDB セットアップツールー詳細定義 (定義更新)] ウィンドウが表示されます。
2. システム構成ツリービューで作成する定義を選択して、オペランドを追加又は削除したり、指定値を変更したりします。なお、HiRDB システム定義を編集する場合の注意事項については、[\[HiRDB システム定義を編集する場合の注意事項\]](#) を参照してください。
3. メニューの [ファイル] - [システム定義のチェック] を選択して、HiRDB システム定義のチェックをします。
HiRDB システム定義のチェックでエラーがあると、定義の更新はできません。エラーの原因を取り除いてから再度 HiRDB システム定義のチェックをしてください。
4. メニューの [ファイル] - [システム定義の更新] を選択すると、HiRDB システム定義が更新されます。
5. メニューの [ファイル] - [終了] を選択すると、定義の更新を終了します。

■ 注意事項

- 簡易セットアップツールはファイルの文字コード種別を SJIS として扱います。システム定義ファイルを SJIS 以外で保存した場合、[システム定義の更新] でオペランドのコメント欄の文字コード種別依存文字が GUI 画面上で文字化けすることがありますが、[システム定義の更新] に影響ありません ([システム定義のチェック] は正常終了します)。

- 文字コード種別を UTF-8 でファイル保存した場合、ファイル先頭に UTF-8 を示す BOM (Byte Order Mark : 0xEFBBBF) が付加されることがあります。HiRDB を文字コード種別 UTF-8 でインストールしている場合だけ、簡易セットアップツールはシステム定義の更新時にユーザが作成したシステム定義ファイルの BOM を読みとばして、システム定義の更新実行後のファイルからは BOM を削除します。UTF-8 以外の文字コードでセットアップしている場合は、BOM はデータの一部として読み込みます。そのため、[HiRDB セットアップツールー詳細定義 (セットアップ)] ウィンドウのオペランド一覧に不正なオペランドが表示されることがあり、[システム定義のチェック] がエラーとなってシステム定義の更新を実行することはできません。

3.9 注意事項

3.9.1 HiRDB システム定義を編集する場合の注意事項

HiRDB システム定義を編集する場合の注意事項を次に示します。

(1) ファイル名の長さ

ファイル名はフルパスで 167 バイト以下にしてください。特に HiRDB/パラレルサーバでは、システムファイル及び RD エリアを次のディレクトリ下に作成するため、注意が必要です。

- ユーザが指定したセットアップディレクトリ%fes1%
- ユーザが指定したセットアップディレクトリ%dic1%
- ユーザが指定したセットアップディレクトリ%bes1%
- ユーザが指定したセットアップディレクトリ%bes2%

ただし、ステータスファイルの編集、システムログファイルの編集、シンクポイントダンプファイルの編集のダイアログでファイルの追加又は編集を行う場合は、64 バイト以下にしてください。

(2) pd_system_id オペランドの変更

システム共通定義 (pdsys) の pd_system_id オペランドは、セットアップ時だけ変更できます。定義更新時に編集しようとするエラーになります。

(3) pd_unit_id オペランドの変更

ユニット制御情報定義 (pdutys) の pd_unit_id オペランド (ユニット識別子) を変更すると、ユニット識別子を指定しているシステム共通定義の次のオペランドの値も自動的に更新されます。

- pdunit -u (ユニット識別子)
- pdstart -u (ユニット識別子)

(4) マシン情報の変更

[マシン情報編集] ダイアログボックスでホスト名や HiRDB 運用ディレクトリを変更すると、それらの値を指定するシステム共通定義の次のオペランドの値も自動的に更新されます。

- pdunit -x (ホスト名)
- pdunit -d (HiRDB 運用ディレクトリ)
- pdunit -c (ホスト名)
- pdstart -x (ホスト名)

- pdstart -m (ホスト名)
- pdstart -n (ホスト名)

(5) サーバ名の変更

サーバ名を変更すると、サーバ名を指定する pdstart オペランドの-s オプションの値も自動的に更新されます。

(6) ユニットの追加, 又は削除

ユニットを追加, 又は削除すると, pdunit オペランドの値も自動的に追加, 又は削除されます。

(7) サーバの追加, 又は削除

サーバを追加, 又は削除すると, pdstart オペランドの値も自動的に追加, 又は削除されます。

(8) マシン情報, ユニット, 又はサーバのコピーと貼り付け

マシン情報, ユニット, 又はサーバをコピーして貼り付けた場合, 次の内容はコピー元の定義内容を引き継ぎます。

- HiRDB ファイルシステム領域のパス
- RD エリアの情報 (RD エリア名, サーバ名, 及び RD エリアに割り当てた HiRDB ファイル)
- 各サーバの情報 (ステータスファイル, システムログファイル, 及びシンクポイントダンプファイル)
- 各サーバのサーバ定義中の各オペランド値

(9) サーバ名とマシン情報の HiRDB 運用ディレクトリの変更

サーバ名とマシン情報の HiRDB 運用ディレクトリを変更した場合も, (8)に示す情報は自動的に変更後の値に更新されます。

3.10 HiRDB/パラレルサーバの環境設定をする場合

3.10.1 HiRDB/パラレルサーバの環境設定手順

簡易セットアップツールの初期値では、サーバマシンが一つの構成のため、HiRDB/パラレルサーバの場合はサーバマシンを追加することから始めます。ここでは、バックエンドサーバ（BES）を追加する例を示しながらHiRDB/パラレルサーバの環境設定手順を説明します。

(1) サーバマシンを追加します

[HiRDB セットアップツール-詳細定義 (セットアップ)] ウィンドウで、次のどちらかの方法でサーバマシンを追加します。

1. 新規追加

システム構成ツリービューで [システム共通定義] を選択した状態で、メニューの [編集] - [追加] - [マシン] を選択します。

[マシン情報編集] ダイアログボックスが表示されるので、追加するマシンの情報を設定します。[マシン情報編集] ダイアログボックスについては、「[マシン情報の編集](#)」を参照してください。

2. 既存のマシン情報をコピー

システム構成ツリービューで既存の [マシン情報] を選択した状態で、メニューの [編集] - [コピー] を選択します。システム構成ツリービューで [システム共通定義] を選択した状態で、メニューの [編集] - [貼り付け] を選択します。

コピーしたサーバマシンと同じ内容のサーバマシン情報が追加されます。不要な情報は削除します。

1.の場合はHiRDB ファイルシステム領域やRD エリアの情報などが設定されません。2.の場合は既存の情報がそのままコピーされ、既存の情報を基に編集できるため、2.をお勧めします。

サーバマシンを追加した [HiRDB セットアップツール-詳細定義 (セットアップ)] ウィンドウを次の図に示します。

図 3-10 サーバマシンの追加例



(2) 追加した BES の情報を編集します

[マシン情報編集] ダイアログボックスで、追加した BES のホスト名、HiRDB 運用ディレクトリ、システムファイル及び RD エリア格納先の情報を編集します。

(3) 追加した BES の HiRDB ファイルシステム領域を編集します

システム構成ツリービューで、追加した BES の [ユニット制御情報定義] を選択した状態で、メニューの [編集] - [編集] - [HiRDB ファイルシステム領域] を選択して、[HiRDB ファイルシステム領域編集] ダイアログボックスを表示し、各 HiRDB ファイルシステム領域の情報を編集します。ここでは、次に示す値を指定します。

- 追加した BES の HiRDB ファイルシステム領域の定義 (ユニット制御情報定義 unt2 の定義)

ファイル名※	領域サイズ	最大ファイル数	使用目的	増分回数	初期化
%PDDIR%\%area%\unt2\sysstsut	5	10	SYS	1	○
%PDDIR%\%area%\bes3\rdworkb3	25	10	WORK	255	○
%PDDIR%\%area%\bes3\rddatb3	20	10	DB	1	○
%PDDIR%\%area%\bes3\rdlobb3	10	10	DB	1	○
%PDDIR%\%area%\bes3\sysstsb3	30	10	SYS	1	○
%PDDIR%\%area%\bes3\sysspb3	5	10	SYS	1	○
%PDDIR%\%area%\bes3\syslogb3	70	10	SYS	1	○

(凡例)

○ : [領域を初期化する (-i オプション)] チェックボックスをチェックしています。

注※ %PDDIR%は、追加したサーバマシンの HiRDB 運用ディレクトリです。

なお、既存のサーバマシンをコピーしてサーバマシン情報を追加した場合、コピー元のサーバマシンの情報が設定されているため、上記以外の情報をすべて削除してください。

(4) 追加した BES の RD エリアを編集します

システム構成ツリービューで、追加した BES の [ユニット制御情報定義] を選択した状態で、メニューの [編集] - [編集] - [RD エリア] を選択して、[RD エリア編集] ダイアログボックスを表示し、各 RD エリアの情報を編集します。ここでは、次に示す値を指定します。

- 追加した BES の RD エリアの定義 (ユニット制御情報定義 unt2 の定義)
 - 各 RD エリアの情報

RD エリア名	RD エリアの種類	サーバ名	ページ長	セグメントサイズ
bes3data	user used by PUBLIC	bes3	4,096	10

RD エリア名	RD エリアの種類	サーバ名	ページ長	セグメントサイズ
bes3indx	user used by PUBLIC	bes3	4,096	10
bes3lob	LOB used by PUBLIC	bes3	8,192	1

- 各 RD エリアに割り当てる HiRDB ファイルの情報

RD エリア名	HiRDB ファイル名※	セグメント数
bes3data	%PDDIR%¥area¥bes3¥rddatb3¥bes3data	300
bes3indx	%PDDIR%¥area¥bes3¥rddatb3¥bes3indx	100
bes3lob	%PDDIR%¥area¥bes3¥rddatb3¥bes3lob	400

注※ %PDDIR%は、追加したサーバマシンの HiRDB 運用ディレクトリです。

なお、既存のサーバマシンをコピーしてサーバマシン情報を追加した場合、コピー元のサーバマシンの情報が設定されているため、上記以外の情報をすべて削除してください。

(5) 追加した BES のユニットステータスファイルを編集します

システム構成ツリービューで、追加した BES の [ユニット制御情報定義] を選択した状態で、メニューの [編集] - [編集] - [ステータスファイル] を選択して、[ステータスファイル編集] ダイアログボックスを表示し、各ステータスファイルの情報を編集します。ここでは、次に示す値を指定します。

- 追加した BES のユニットステータスファイルの定義 (ユニット制御情報定義 unt2 の定義)

論理ファイル名	A 系ステータスファイル名※	B 系ステータスファイル名※	レコード長	レコード数
ut2sts1	%PDDIR%¥area¥unt2¥sysstsut¥ut2sts1a	%PDDIR%¥area¥unt2¥sysstsut¥ut2sts1b	4,096	40
ut2sts2	%PDDIR%¥area¥unt2¥sysstsut¥ut2sts2a	%PDDIR%¥area¥unt2¥sysstsut¥ut2sts2b	4,096	40
ut2sts3	%PDDIR%¥area¥unt2¥sysstsut¥ut2sts3a	%PDDIR%¥area¥unt2¥sysstsut¥ut2sts3b	4,096	40

注※ %PDDIR%は、追加したサーバマシンの HiRDB 運用ディレクトリです。

(6) 追加した BES のステータスファイルを編集します

システム構成ツリービューで、追加した BES の定義を選択した状態で、メニューの [編集] - [編集] - [ステータスファイル] を選択して、[ステータスファイル編集] ダイアログボックスを表示し、各ステータスファイルの情報を編集します。ここでは、次に示す値を指定します。

- 追加した BES のサーバステータスファイルの定義 (バックエンドサーバ定義 bes3 の定義)

論理ファイル名	A系ステータスファイル名※	B系ステータスファイル名※	レコード長	レコード数
bes3sts1	%PDDIR% ¥area¥bes3¥sysstsb3¥bes3sts1a	%PDDIR% ¥area¥bes3¥sysstsb3¥bes3sts1b	4,096	800
bes3sts2	%PDDIR% ¥area¥bes3¥sysstsb3¥bes3sts2a	%PDDIR% ¥area¥bes3¥sysstsb3¥bes3sts2b	4,096	800
bes3sts3	%PDDIR% ¥area¥bes3¥sysstsb3¥bes3sts3a	%PDDIR% ¥area¥bes3¥sysstsb3¥bes3sts3b	4,096	800

注※ %PDDIR%は、追加したサーバマシンの HiRDB 運用ディレクトリです。

(7) 追加した BES のシステムログファイルを編集します

システム構成ツリービューで、追加した BES の定義を選択した状態で、メニューの [編集] - [編集] - [システムログファイル] を選択して、[システムログファイル編集] ダイアログボックスを表示し、各システムログファイルの情報を編集します。ここでは、次に示す値を指定します。

- 追加した BES のシステムログファイルの定義 (バックエンドサーバ定義 bes3 の定義)

ファイルグループ名	A系システムログファイル名※	B系システムログファイル名	レコード数	ONL
bes3log1	%PDDIR%¥area¥bes3¥syslogb3¥bes3log1	指定なし	16,000	○
bes3log2	%PDDIR%¥area¥bes3¥syslogb3¥bes3log2	指定なし	16,000	○
bes3log3	%PDDIR%¥area¥bes3¥syslogb3¥bes3log3	指定なし	16,000	○
bes3log4	%PDDIR%¥area¥bes3¥syslogb3¥bes3log4	指定なし	16,000	○

(凡例)

○：[ONL (HiRDB 稼働開始と同時にオープン)] チェックボックスをチェックしています。

注※ %PDDIR%は、追加したサーバマシンの HiRDB 運用ディレクトリです。

(8) 追加した BES のシンクポイントダンプファイルを編集します

システム構成ツリービューで、追加した BES 定義を選択した状態で、メニューの [編集] - [編集] - [シンクポイントダンプファイル] を選択して、[シンクポイントダンプファイル編集] ダイアログボックスを表示し、各シンクポイントダンプファイルの情報を編集します。ここでは、次に示す値を指定します。

- 追加した BES のシンクポイントダンプファイルの定義 (バックエンドサーバ定義 bes3 の定義)

ファイルグループ名	シンクポイントダンプファイル名※	レコード数	ONL
bes3spd1	%PDDIR%¥area¥bes3¥sysspdb3¥bes3spd1	42	○
bes3spd2	%PDDIR%¥area¥bes3¥sysspdb3¥bes3spd2	42	○

ファイルグループ名	シンクポイントダンプファイル名※	レコード数	ONL
bes3spd3	%PDDIR%¥area¥bes3¥sysspdb3¥bes3spd3	42	○

(凡例)

○：[ONL (HiRDB 稼働開始と同時にオープン)] チェックボックスをチェックしています。

注※ %PDDIR%は、追加したサーバマシンの HiRDB 運用ディレクトリです。

(9) pd_log_auto_unload_path オペランドを編集します

追加した BES の pd_log_auto_unload_path オペランドを編集し、自動ログアンロード機能を使用するようにします。アンロードログファイルの出力先ディレクトリを指定します。ここでは、バックエンドサーバ定義 [bes3] に「%PDDIR%¥area¥bes3¥unloadlog¥」を指定します。%PDDIR%は、追加した HiRDB サーバの HiRDB 運用ディレクトリです。

(10) pdwork -v オペランドを編集します

追加した BES の pdwork -v オペランドを編集し、作業表用ファイル用の HiRDB ファイルシステム領域の名称を指定します。ここでは、バックエンドサーバ定義 [bes3] に「%PDDIR%¥area¥bes3¥rdworkb3」を指定します。%PDDIR%は、追加した HiRDB サーバの HiRDB 運用ディレクトリです。

(11) 追加した BES の RD エリアにグローバルバッファを割り当てます

[グローバルバッファ編集] ダイアログボックスを表示し、追加した BES の RD エリアにグローバルバッファを割り当てます。ここでは、特に編集しないで、[残りの全ての RD エリアにグローバルバッファを割り当てる] チェックボックスをチェックします。[残りの全ての RD エリアにグローバルバッファを割り当てる] をチェックする場合、バッファ面数は十分確保してください。[バッファ面数 (4~460000)] を指定しないときは 10,000 が仮定されます。

(12) HiRDB システム定義をチェックし、セットアップを開始します

設定した HiRDB システム定義をチェックして、問題がなければセットアップを開始します。

3.11 系切り替え機能の設定

3.11.1 系切り替え機能を使用する場合の設定項目

系切り替え機能を使用する場合、システム構成ツリービューで [システム共通定義] を選択した状態で、メニューの [編集] - [編集] - [系切り替え機能の設定] を選択します。[系切り替え機能の設定] ダイアログボックスが表示されるので、HiRDB システム定義の系切り替え機能に関するオペランドを設定します。

系切り替え機能の設定

系切り替え機能を使用する (pd_ha オペランド) (H)

IPアドレスを引き継ぐ (pd_ha_ipaddr_inherit オペランド) (I)

HiRDB (リアルサーバの場合はユニット) の開始方法 (pd_ha_acttype オペランド)

モニタモードの系切り替え (monitor) (M)

サーバモードの系切り替え (server) (S)

ユーザーサーバホットスタバイを使用する (pd_ha_server_process_standby オペランド) (P)

※ユーザーサーバホットスタバイを使用する場合は、サーバモードの系切り替えを指定して下さい。

※ユーザーサーバホットスタバイを使用する場合は、IPアドレスを引き継がない指定して下さい。

高速系切り替え機能を使用する (pd_ha_agent オペランド) (A)

※高速系切り替え機能を使用する場合は、サーバモードの系切り替えを指定して下さい。

※高速系切り替え機能を使用する場合は、IPアドレスを引き継がない指定して下さい。

ユニットの一覧 (L):

ユニット	現用系ホスト名	予備系ホスト名	ポート番号	ユーザーサーバ...	高速系切り替え
unt1	host1	host1b	22200	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
unt2	host2	host2b	22201	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

ユニットの系切り替え機能の設定 (U)...

OK キャンセル

簡易セットアップツールでは次の作業ができます。

- HiRDB システム定義の系切り替え機能に関するオペランドの設定
- 共有ディスクへの HiRDB ファイルシステム領域の作成
- HiRDB システム定義ファイルの予備系への配布

簡易セットアップツールでの系切り替え機能の設定可否を次に示します。

系切り換え機能		設定可否
スタンバイ型系切り替え	ユーザーサーバホットスタンバイ	○
	高速系切り替え機能	○
スタンバイレス型系切り替え	1 : 1 スタンバイレス型系切り替え機能	×

系切り換え機能		設定可否
	影響分散スタンバイレス型系切り替え機能	×

(凡例)

- ：設定できます。
- ×

系切り替え機能の詳細については、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

(1) [系切り替え機能の設定] ダイアログボックスで指定する項目

[系切り替え機能の設定] ダイアログボックスで指定する項目について説明します。

項目名	説明	注意事項
系切り替え機能を使用する	系切り替え機能を使用するかどうかを指定します。系切り替え機能を使用する場合はチェックします。また、系切り替え機能を使用する場合は、各ユニット制御情報定義 (pdutysys) の pd_hostname オペランドに現用系の標準ホスト名 (マシン情報のホスト名) が自動的に設定されます。	定義更新時は選択できません。
IP アドレスを引き継ぐ	系切り替え時に IP アドレスを引き継ぐかどうかを指定します。IP アドレスを引き継ぐ場合はチェックします。	この項目をチェックすると、次のチェックボックスは選択できません。 <ul style="list-style-type: none"> • [ユーザーサーバホットスタンバイを使用する] • [高速系切り替え機能を使用する]
HiRDB (パラレルサーバの場合はユニット) の開始方法	HiRDB (HiRDB/パラレルサーバの場合はユニット) の開始方法を指定します。ここで指定した方法で全ユニットが開始します。	[モニタモードの系切り替え] を指定した場合、次のチェックボックスは選択できません。 <ul style="list-style-type: none"> • [ユーザーサーバホットスタンバイを使用する] • [高速系切り替え機能を使用する]
ユーザーサーバホットスタンバイを使用する	ユーザーサーバホットスタンバイを使用するかどうかを指定します。使用する場合はチェックします。チェックすると、全ユニットに対してユーザーサーバホットスタンバイを使用します。	次のように指定していない場合、この項目は選択できません。 <ul style="list-style-type: none"> • IP アドレスを引き継がない • サーバモードの系切り替え
高速系切り替え機能を使用する	高速系切り替え機能を使用するかどうかを指定します。使用する場合はチェックします。チェックすると、全ユニットに対して高速系切り替え機能を使用します。	次のように指定していない場合、この項目は選択できません。 <ul style="list-style-type: none"> • IP アドレスを引き継がない • サーバモードの系切り替え

[系切り替え機能の設定] ダイアログボックスの [ユニット一覧] には、各ユニットの系切り替えに関する情報が表示されます。[ユニット一覧] でユニットを選択して、[ユニットの系切り替え機能の設定] をクリックすると、[ユニットの系切り替え機能の設定] ダイアログボックスが表示されます。[ユニット一覧] に選択項目がない場合は選択できません。

ユニットの系切り替え機能の設定

対象ユニット:

現用系のホスト名(1~32文字)(C):

※pdunit -x オプション
 ※IPアドレスを引き継ぐ場合は、仮想ネットワーク名(ホスト名)を指定して下さい。
 ※ホスト名はhostsファイルの登録値から選択して下さい。

予備系のホスト名(1~32文字)(H):

※予備系ホストへのシステム定義ファイルのコピー先となるので、必ず指定して下さい。
 ※IPアドレスを引き継がない場合は、pdunit -c オプションの指定値にもなります。
 ※ホスト名はhostsファイルの登録値から選択して下さい。

ポート番号(5001~65535)(P): ※pdunit -p オプション

ユーザーバホットスタンバイを使用する(pd_ha_server_process_standbyオプション)(R)
 ※ユーザーバホットスタンバイを使用する場合は、サーバモードの系切り替えを指定して下さい。
 ※ユーザーバホットスタンバイを使用するユニットは、IPアドレスを引き継がない指定となります。

高速系切り替え機能を使用する(pd_ha_agentオプション)(A)
 ※高速系切り替え機能を使用する場合は、サーバモードの系切り替えを指定して下さい。
 ※高速系切り替え機能を使用するユニットは、IPアドレスを引き継がない指定となります。

このダイアログボックスで、現用系のホスト名、予備系のホスト名、ポート番号などを指定します。指定する項目について説明します。

項目名	説明	注意事項
現用系のホスト名	現用系のホスト名を1~32文字で指定します。IPアドレスを引き継ぐ場合は仮想ネットワーク名(現用系、予備系の両方で共通のホスト名)を指定します。[ホスト名選択] をクリックすると、[hostsファイルからホスト名を選択] ダイアログボックスが表示され、ホスト名を選択できます。	—
予備系のホスト名	予備系のホスト名を1~32文字で指定します。予備系ホストへのシステム定義ファイルのコピー先となるので必ず指定してください。[ホスト名選択] をクリックすると、[hostsファイルからホスト名を選択] ダイアログボックスが表示され、ホスト名を選択できます。	—
ポート番号	各ユニットのポート番号を指定します。	HiRDB/シングルサーバの場合は指定できません。
ユーザーバホットスタンバイを使用する	ユーザーバホットスタンバイを使用するかどうかを指定します。使用する場合はチェックします。ユーザーバホットスタンバイを使用する場合、そのユニットはIPアドレスを引き継がない指定になります。ユーザーバホットスタンバイを使用しない場合、IPアドレスを引き継ぐかどうかは、[系切り替え機能の設定] ダイアログボックスの[IPアドレスを引き継ぐ] の指定に依存します。	モニタモードの場合は選択できません。

項目名	説明	注意事項
高速系切り替え機能を使用する	高速系切り替え機能を使用するかどうかを指定します。使用する場合はチェックします。高速系切り替え機能を使用する場合、そのユニットはIPアドレスを引き継がない指定となります。高速系切り替え機能を使用しない場合、IPアドレスを引き継ぐかどうかは、[系切り替え機能の設定] ダイアログボックスの [IPアドレスを引き継ぐ] の指定に依存します。	モニタモードの場合、及び HiRDB が 06-02-/E より前のバージョンの場合は選択できません。

(凡例) - : 該当しません。

(2) 系切り替え機能を使用する場合の注意事項

簡易セットアップツールで系切り替えの設定をする場合の注意事項を次に示します。

- 簡易セットアップツールは現用系マシンで実行してください。
- 共有ディスクに HiRDB ファイルシステム領域を作成する場合、[HiRDB ファイルシステム領域編集] ダイアログボックスで、作成先のパスを共有ディスク上のパスに変更してください。なお、系切り替え機能使用時は次の制限があるので、確認してください。
 - pdmfkfs コマンドの -k オプションには SVR を指定しない
 - pdmfkfs コマンドの -i オプションは指定する
- 簡易セットアップツールは、セットアップ実行時及び HiRDB システム定義更新時に、自動的に予備系へシステム定義ファイルを配布します。このため、次のようにしてください。
 - 現用系及び予備系で HiRDB のサービス (HiRDB/SingleServer 又は HiRDB/ParallelServer) を起動しておく
 - サービスのログオンをユーザアカウントで起動する
 - HiRDB/シングルサーバで 06-02-/E より前のバージョンの場合、コマンドプロンプトから pdntenv -ro on を実行し、リモート系コマンドを使用できる状態 (予備系への配布ができる状態) にする
- 系切り替え機能を使用する場合、セットアップが完了しても HiRDB を開始しません。手動で開始してください。このとき、HiRDB は pdstart コマンド実行後に初期設定終了待ち状態になるため、この状態でデータベース初期設定ユーティリティ (pdinit) を実行する必要があります。データベース初期設定ユーティリティに指定する制御文ファイル名には簡易セットアップツールが作成したファイル (%PDCONFPATH%mkinit) を指定します。データベース初期設定ユーティリティについては、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

また、系切り替え機能を使用する場合、サンプルデータベースは自動的に作成されません。サンプルデータベースが必要なときは HiRDB 開始後にサンプルデータベース作成用のバッチファイルを実行してください。サンプルデータベース作成用のバッチファイルについては、「[サンプルデータベース関連ファイル](#)」を参照してください。
- 系切り替え機能を使用する場合、システム共通定義 (pdsys) の pd_mode_conf オペランドが AUTO のときは、自動的に MANUAL2 に変更されるので注意してください。

- HiRDB ファイルシステム領域の作成先となる共有ディスク（物理ディスク）は、クラスタアドミニストレータでオンライン状態にしておいてください。

4

コマンドによる環境設定

この章では、コマンドを使用して HiRDB の環境を設定する方法について説明します。

4.1 コマンドによる環境設定の概要

4.1.1 コマンドによる環境設定手順

(1) 環境設定の前に設計する項目

HiRDB の環境設定をする前に、システムの構成を設計してください。次に示す項目について設計します。


- ユニット及びサーバ構成
- HiRDB ファイルシステム領域の構成
- システムファイルの構成
- 作業表用ファイルの構成
- RD エリアの構成

上記の項目の構成を「[HiRDB/シングルサーバの設計](#)」又は「[HiRDB/パラレルサーバの設計](#)」を参照して決めてください。その後、4.2 以降の説明に従って HiRDB の環境を設定してください。

(2) 環境設定手順

コマンドによる HiRDB の環境設定手順を次の図に示します。

図 4-1 コマンドによる HiRDB の環境設定手順



注※1

詳細は、「[HiRDB システム定義の作成](#)」を参照してください。

注※2

詳細は、「[HiRDB ファイルシステム領域の作成](#)」を参照してください。

注※3

詳細は、「[システムファイルの作成](#)」を参照してください。

注※4

詳細は、「[システム用 RD エリアの作成](#)」を参照してください。

注※5

詳細は、「[HiRDB の初期開始](#)」を参照してください。

注※6

詳細は、「[ユーザ用 RD エリアの作成](#)」以降を参照してください。

設定する内容

- データベース初期設定ユーティリティ (pdinit) でシステム用 RD エリア (マスタディレクトリ用 RD エリア, データディレクトリ用 RD エリア及びデータディクショナリ用 RD エリア) を作成して、HiRDB をまず開始できるようにします。

- その後、データベース構成変更ユーティリティ (pdmod) で、必要な RD エリア (ユーザ用 RD エリア、データディクショナリ LOB 用 RD エリア、ユーザ LOB 用 RD エリア又はリスト用 RD エリア) を追加します。

なお、ユーザ用 RD エリア、データディクショナリ LOB 用 RD エリア、ユーザ LOB 用 RD エリア及びリスト用 RD エリアは、データベース初期設定ユーティリティ (pdinit) でシステム用 RD エリアと一緒に作成することもできます。

4.2 HiRDB システム定義の作成

実行者 HiRDB 管理者

設計したシステム構成及び稼働環境に従って HiRDB システム定義を作成します。ここで説明する項目を次に示します。

- HiRDB システム定義の作成
- HiRDB システム定義の変更方法
- UAP 環境定義の追加又は変更方法

HiRDB システム定義の各オペランドについては、マニュアル「HiRDB システム定義」を参照してください。

留意事項

- HiRDB システム定義を作成した後に、`pdconfchk` コマンドで HiRDB システム定義の内容の整合性をチェックしてください。このコマンドは HiRDB を開始するために必要な定義の整合性をチェックします。`pdconfchk` コマンドでチェックできるオペランドについては、マニュアル「HiRDB システム定義」を参照してください。
- HiRDB システム定義ファイルのパーミッションは、ファイルの所有者（HiRDB 管理者）にだけ、読み込み権限及び書き込み権限を持たせるように設定、維持するようにしてください。
- HiRDB システム定義を変更した後に、`%PDDIR%#conf` 下のファイルのバックアップを取得してください。HiRDB 運用ディレクトリがあるディスクの障害などに備えて、HiRDB 運用ディレクトリ下のファイル（`%PDDIR%#conf` 下のファイル）のバックアップを取得します。HiRDB 運用ディレクトリを回復するには、`%PDDIR%#conf` 下のファイルのバックアップが必要になります。

4.2.1 HiRDB システム定義の作成（HiRDB/シングルサーバの場合）

(1) システム共通定義の作成

システム共通定義には HiRDB の構成及び共通情報を定義します。システム共通定義を作成して次に示すファイルに格納します。

- `%PDDIR%#conf#pdsys`

システム共通定義では、ユニット構成、サーバ構成、及びグローバルバッファの定義をします。

なお、HiRDB のコマンドやユーティリティは、この定義ファイルの内容に従って動作するため、HiRDB のコマンド、又はユーティリティを実行するユーザ（OS 上のユーザ）に対して、この定義ファイルに対する読み込み権限（`r`）を与えてください。

(2) ユニット制御情報定義の作成

ユニット制御情報定義にはユニットの実行環境を定義します。ユニット制御情報定義を作成して次に示すファイルに格納します。

- %PDDIR%\%conf%\pdutsys

ユニット制御情報定義ではユニット用ステータスファイルの定義をします。

なお、HiRDB のコマンドやユティリティは、この定義ファイルの内容に従って動作するため、HiRDB のコマンド、又はユティリティを実行するユーザ（OS 上のユーザ）に対して、この定義ファイルに対する読み込み権限（r）を与えてください。

(3) シングルサーバ定義の作成

シングルサーバ定義にはシングルサーバの実行環境を定義します。シングルサーバ定義を作成して次に示すファイルに格納します。

- %PDDIR%\%conf%\サーバ名※

HiRDB のコマンドやユティリティは、この定義ファイルの内容に従って動作するため、HiRDB のコマンド、又はユティリティを実行するユーザ（OS 上のユーザ）に対して、この定義ファイルに対する読み込み権限（r）を与えてください。

シングルサーバ定義で指定する項目の例を次に示します。

- システムログファイル
- シンクポイントダンプファイル
- サーバ用ステータスファイル
- 作業表用ファイル

注※

システム共通定義の pdstart オペランドの -s オプションに指定するサーバ名と同じにしてください。
「pdstart -s sds1」と指定した場合は、次に示すファイルに格納してください。

- %PDDIR%\%conf%\sds1

(4) UAP 環境定義の作成（任意）

UAP の実行環境を定義します。必要に応じて UAP 環境定義を作成して次に示すファイルに格納します。

- %PDDIR%\%conf%\pduapenv※任意の名称※

なお、HiRDB 管理者は UAP 環境定義を使用するユーザに対して、%PDDIR%\%conf%\pduapenv ディレクトリの読み込み権限（r）と実行権限（x）を与えてください。また、UAP 環境定義ファイルには読み込み権限（r）を与えてください。

また、HiRDB のコマンドやユティリティは、この定義ファイルの内容に従って動作するため、HiRDB のコマンド、又はユティリティを実行するユーザ（OS 上のユーザ）に対して、この定義ファイルに対する読み込み権限（r）を与えてください。

UAP 環境定義で指定する項目の例を次に示します。

- ローカルバッファを使用してアクセスする RD エリア又はインデクスがほかのユーザに使用されている場合の UAP の動作
- UAP が使用するローカルバッファ

注※

ファイル名称は先頭がアルファベットの英数字列（最大 8 文字）にしてください。大文字と小文字は同じ文字とします。例えば、A と a は同じとします。ファイル名 ABC と abc は同じファイル名となります。

(5) SQL 予約語定義の作成（任意）

SQL 予約語削除機能を使用する場合、UAP ごとに削除する予約語を定義します。必要に応じて SQL 予約語定義を作成して次に示すファイルに格納します。

- %PDDIR%\%conf%\pdrsvwd\任意の名称※

なお、HiRDB 管理者は SQL 予約語定義を使用するユーザに対して、%PDDIR%\%conf%\pdrsvwd ディレクトリの読み込み権限（r）と実行権限（x）を与えてください。また、SQL 予約語削除ファイルには読み込み権限（r）を与えてください。

また、HiRDB のコマンドやユティリティは、この定義ファイルの内容に従って動作するため、HiRDB のコマンド、又はユティリティを実行するユーザ（OS 上のユーザ）に対して、この定義ファイルに対する読み込み権限（r）を与えてください。


注※

ファイル名称は先頭がアルファベットの英数字列（最大 8 文字）にしてください。大文字と小文字は同じ文字とします。例えば、A と a は同じとします。ファイル名 ABC と abc は同じファイル名となります。

(6) HiRDB システム定義ファイルの構成例

HiRDB システム定義ファイルの構成例を次の図に示します。

図 4-2 HiRDB システム定義ファイルの構成例 (HiRDB/シングルサーバの場合)



4.2.2 HiRDB システム定義の作成 (HiRDB/パラレルサーバの場合)

(1) システム共通定義の作成

システム共通定義には HiRDB の構成及び共通情報を定義します。システム共通定義を作成して次に示すファイルに格納します。

- %PDDIR%\conf%pdsys

各サーバマシンに同じ内容のシステム共通定義を作成してください。

システム共通定義では、ユニット構成、サーバ構成、及びグローバルバッファの定義をします。

なお、HiRDB のコマンドやユーティリティは、この定義ファイルの内容に従って動作するため、HiRDB のコマンド、又はユーティリティを実行するユーザ (OS 上のユーザ) に対して、この定義ファイルに対する読み込み権限 (r) を与えてください。

(2) ユニット制御情報定義の作成

ユニット制御情報定義にはユニットの実行環境を定義します。ユニット制御情報定義を作成して次に示すファイルに格納します。

- %PDDIR%\conf%pdutsys

各サーバマシンにユニット制御情報定義を作成してください。

ユニット制御情報定義では、ユニット用ステータスファイルの定義をします。

なお、HiRDB のコマンドやユーティリティは、この定義ファイルの内容に従って動作するため、HiRDB のコマンド、又はユーティリティを実行するユーザ (OS 上のユーザ) に対して、この定義ファイルに対する読み込み権限 (r) を与えてください。

(3) サーバ共通定義の作成 (任意)

サーバ共通定義には、(4)~(6)で説明するサーバ定義のオペランドの省略値を定義します。必要に応じて各サーバマシンにサーバ共通定義を作成して次に示すファイルに格納します。

- %PDDIR%\%conf%\pdsvrc

次に示す場合にサーバ共通定義を作成すると便利です。

- 1サーバマシンに定義するサーバ数が多い場合
- 各サーバの定義内容に共通部分が多い場合

サーバ共通定義で指定した内容は、そのサーバマシンに定義したすべてのサーバに対して有効となります。各サーバの定義内容に共通部分が多い場合は、共通部分をサーバ共通定義で指定し、異なる部分を各サーバ定義で指定することをお勧めします。

また、HiRDBのコマンドやユーティリティは、この定義ファイルの内容に従って動作するため、HiRDBのコマンド又はユーティリティを実行するユーザ (OS上のユーザ) に対して、この定義ファイルに対する読み込み権限 (r) を与えてください。

(4) フロントエンドサーバ定義の作成

フロントエンドサーバ定義にはフロントエンドサーバの実行環境を定義します。フロントエンドサーバ定義を作成して次に示すファイルに格納します。

- %PDDIR%\%conf%\サーバ名※

フロントエンドサーバを定義するサーバマシンに、フロントエンドサーバ定義を作成してください。

フロントエンドサーバ定義で指定する項目の例を次に示します。

- フロントエンドサーバ用のシステムログファイル
- フロントエンドサーバ用のシンクポイントダンプファイル
- フロントエンドサーバ用のステータスファイル

注※

システム共通定義の pdstart オペランドの -s オプションに指定するサーバ名と同じにしてください。例えば、「pdstart -s f001」と指定した場合は、次に示すファイルに格納してください。

- %PDDIR%\%conf%\f001

なお、HiRDBのコマンドやユーティリティは、この定義ファイルの内容に従って動作するため、HiRDBのコマンド又はユーティリティを実行するユーザ (OS上のユーザ) に対して、この定義ファイルに対する読み込み権限 (r) を与えてください。

(5) ディクショナリサーバ定義の作成

ディクショナリサーバ定義にはディクショナリサーバの実行環境を定義します。ディクショナリサーバ定義を作成して次に示すファイルに格納します。

- %PDDIR%\%conf%\サーバ名※

ディクショナリサーバを定義するサーバマシンに、ディクショナリサーバ定義を作成してください。

ディクショナリサーバ定義で指定する項目の例を次に示します。

- ディクショナリサーバ用のシステムログファイル
- ディクショナリサーバ用のシンクポイントダンプファイル
- ディクショナリサーバ用のステータスファイル
- 作業表用ファイル

注※

システム共通定義の pdstart オペランドの-s オプションに指定するサーバ名と同じにしてください。例えば、「pdstart -s dic」と指定した場合は、次に示すファイルに格納してください。

- %PDDIR%\%conf%\dic

なお、HiRDB のコマンドやユーティリティは、この定義ファイルの内容に従って動作するため、HiRDB のコマンド又はユーティリティを実行するユーザ (OS 上のユーザ) に対して、この定義ファイルに対する読み込み権限 (r) を与えてください。

(6) バックエンドサーバ定義の作成

バックエンドサーバ定義にはバックエンドサーバの実行環境を定義します。バックエンドサーバ定義を作成して次に示すファイルに格納します。

- %PDDIR%\%conf%\サーバ名※

バックエンドサーバを定義するサーバマシンに、バックエンドサーバ定義を作成してください。

バックエンドサーバ定義で指定する項目の例を次に示します。

- バックエンドサーバ用のシステムログファイル
- バックエンドサーバ用のシンクポイントダンプファイル
- バックエンドサーバ用のステータスファイル
- 作業表用ファイル

注※

システム共通定義の pdstart オペランドの-s オプションに指定するサーバ名と同じにしてください。例えば、「pdstart -s b001」と指定した場合は、次に示すファイルに格納してください。

- %PDDIR%\%conf%\b001

なお、HiRDB のコマンドやユーティリティは、この定義ファイルの内容に従って動作するため、HiRDB のコマンド又はユーティリティを実行するユーザ（OS 上のユーザ）に対して、この定義ファイルに対する読み込み権限（r）を与えてください。

(7) UAP 環境定義の作成（任意）

UAP の実行環境を定義します。必要に応じて UAP 環境定義を作成して次に示すファイルに格納します。

- %PDDIR%\%conf%\pduapenv\%任意の名称*

UAP 環境定義はフロントエンドサーバがあるユニットに作成します。マルチフロントエンドサーバの場合は、UAP 環境定義を適用したいフロントエンドサーバに定義してください。

なお、HiRDB 管理者は UAP 環境定義を使用するユーザに対して、%PDDIR%\%conf%\pduapenv ディレクトリの読み込み権限（r）と実行権限（x）を与えてください。また、UAP 環境定義ファイルには読み込み権限（r）を与えてください。

また、HiRDB のコマンドやユーティリティは、この定義ファイルの内容に従って動作するため、HiRDB のコマンド又はユーティリティを実行するユーザ（OS 上のユーザ）に対して、この定義ファイルに対する読み込み権限（r）を与えてください。

UAP 環境定義で指定する項目の例を次に示します。

- ローカルバッファを使用してアクセスする RD エリア又はインデクスがほかのユーザに使用されている場合の UAP の動作
- UAP が使用するローカルバッファ

注※

ファイル名称は先頭がアルファベットの英数字列（最大 8 文字）にしてください。大文字と小文字は同じ文字とします。例えば、A と a は同じとします。ファイル名 ABC と abc は同じファイル名となります。

(8) SQL 予約語定義の作成（任意）

SQL 予約語削除機能を使用する場合、UAP ごとに削除する予約語を定義します。必要に応じて SQL 予約語定義を作成して次に示すファイルに格納します。

- %PDDIR%\%conf%\pdrsvwd\%任意の名称*

SQL 予約語定義はフロントエンドサーバがあるユニットに作成します。マルチフロントエンドサーバの場合は、UAP 環境定義を適用したいフロントエンドサーバに定義してください。

なお、HiRDB 管理者は SQL 予約語定義を使用するユーザに対して、%PDDIR%\conf\pdrsvwd ディレクトリの読み込み権限 (r) と実行権限 (x) を与えてください。また、SQL 予約語削除ファイルには読み込み権限 (r) を与えてください。

また、HiRDB のコマンドやユーティリティは、この定義ファイルの内容に従って動作するため、HiRDB のコマンド又はユーティリティを実行するユーザ (OS 上のユーザ) に対して、この定義ファイルに対する読み込み権限 (r) を与えてください。


注※

ファイル名称は先頭がアルファベットの英数字列 (最大 8 文字) にしてください。大文字と小文字は同じ文字とします。例えば、A と a は同じとします。ファイル名 ABC と abc は同じファイル名となります。

(9) HiRDB システム定義ファイルの構成例

HiRDB システム定義ファイルの構成例を次の図に示します。

図 4-3 HiRDB システム定義ファイルの構成例 (HiRDB/パラレルサーバの場合)



注 1 各サーバマシンのシステム共通定義は同一内容にしてください。
 注 2 各サーバマシンのSQL予約語定義は同一内容にしてください。

4.2.3 HiRDB システム定義 (UAP 環境定義を除く) の変更方法

HiRDB システム定義を変更する手順を説明します。

留意事項

- HiRDB システム定義を変更した後に、%PDDIR%\%conf 下のファイルのバックアップを取得してください。HiRDB 運用ディレクトリがあるディスクの障害などに備えて、HiRDB 運用ディレクトリ下のファイル (%PDDIR%\%conf 下のファイル) のバックアップを取得します。HiRDB 運用ディレクトリを回復するには、%PDDIR%\%conf 下のファイルのバックアップが必要になります。また、%PDCONFPATH%が HiRDB 運用ディレクトリ下にある場合は、同様にバックアップを取得してください。

- HiRDB/パラレルサーバの場合、ユニットごとに%PDDIR%¥conf 及び%PDCONFSPATH%下にサブディレクトリを作成して、HiRDB システム定義の内容をチェックしてください。

(1) HiRDB システム定義の変更手順

HiRDB システム定義の変更手順を次に示します。なお、%PDDIR%¥conf はユニット制御情報定義ファイルを格納しているディレクトリを意味しています。%PDCONFSPATH%はそれ以外の HiRDB システム定義ファイルを格納しているディレクトリを意味しています。

〈手順〉

1. %PDDIR%¥conf 及び%PDCONFSPATH%下にサブディレクトリを作成します。この例ではサブディレクトリとして work を作成します。
2. ユニット制御情報定義ファイルを%PDDIR%¥conf¥work 下にコピーします。そのほかの HiRDB システム定義ファイルを%PDCONFSPATH%¥work 下にコピーします。
3. %PDDIR%¥conf¥work 及び%PDCONFSPATH%¥work 下にコピーした HiRDB システム定義を変更します。
4. `pdconfchk -d work` コマンドで、%PDDIR%¥conf¥work 及び%PDCONFSPATH%¥work 下の HiRDB システム定義の内容をチェックします。エラーがある場合は HiRDB システム定義を修正して、再度 `pdconfchk` コマンドを実行してください。
5. `pdstop` コマンドで HiRDB を正常終了します。
6. `pdlogunld` コマンドで、アンロード待ち状態のシステムログファイルをアンロードします。
7. 3 で変更した HiRDB システム定義ファイルを%PDDIR%¥conf 又は%PDCONFSPATH%下にコピーして、HiRDB システム定義ファイルを置き換えます。
8. 次に示すオペランドの指定値を変更した場合は、`pdloginit` コマンドでシステムログファイルを初期化します。
 - `pd_log_dual`
 - `pdstart`
9. `pdstart` コマンドで HiRDB を正常開始します。

(2) システム構成変更コマンドを使用した HiRDB システム定義の変更手順

システム構成変更コマンド (`pdchgconf` コマンド) を使用すると、HiRDB の稼働中に HiRDB システム定義を変更できるため、HiRDB を終了する必要はありません。ただし、このコマンドを使用する場合は HiRDB Advanced High Availability が必要になります。システム構成変更コマンドを使用した HiRDB システム定義の変更手順を次に示します。

〈手順〉

1. %PDDIR%¥conf¥chgconf ディレクトリを作成します。
2. 使用中の HiRDB システム定義ファイルを 1 で作成したディレクトリ下にコピーします。

4. コマンドによる環境設定

3. %PDDIR%\%conf%\chgconf 下の HiRDB システム定義を変更します。
4. pdconfchk コマンドで、%PDDIR%\%conf%\chgconf 下の HiRDB システム定義のチェックを行います。エラーがある場合は HiRDB システム定義を修正して、再度 pdconfchk コマンドを実行してください。
5. pdchgconf コマンドで、HiRDB システム定義を変更後の HiRDB システム定義に置き換えます。pdchgconf コマンドを実行すると、使用中（変更前）の HiRDB システム定義ファイルが %PDDIR%\%conf%\backconf 下に退避されます。そして、%PDDIR%\%conf%\chgconf 下の変更後の HiRDB システム定義ファイルが %PDDIR%\%conf 下にコピーされます。

注意事項

- pdchgconf コマンドの入力後、15 分以上トランザクション又はユティリティが動き続けた場合、pdchgconf コマンドが異常終了します。
- システム構成変更コマンドを使用した HiRDB システム定義の変更には制限事項があります。制限事項については、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

(3) 注意事項

- システム共通定義を修正する場合は、すべてのサーバマシンのシステム共通定義を同じように修正してください（HiRDB/パラレルサーバの場合）。
- 稼働中の HiRDB が使用している HiRDB システム定義は、変更又は削除しないでください。変更又は削除した場合、その HiRDB の動作は保証できません。
- HiRDB が計画停止、強制終了、又は異常終了した場合、HiRDB システム定義のオペランドで変更できるものと変更できないものがあります。詳細については、マニュアル「HiRDB システム定義」を参照してください。

4.2.4 UAP 環境定義の追加又は変更方法

UAP 環境定義の追加又は変更手順を次に示します。

〈手順〉

1. UAP 環境定義を使用する UAP が実行中でないか確認します。UAP の実行中に UAP 環境定義を追加又は変更すると、実行中の UAP は変更前の UAP 環境定義が適用されます。ただし、タイミングによっては変更後の UAP 環境定義が適用されることがあります。
2. UAP 環境定義を追加又は変更します。
3. 追加又は変更した UAP 環境定義を使用して UAP を実行します。

4.3 HiRDB ファイルシステム領域の作成

実行者 HiRDB 管理者

HiRDB ファイルを作成する領域 (HiRDB ファイルシステム領域) を `pdfmkfs` コマンドで作成します。

4.3.1 HiRDB ファイルシステム領域の種類

HiRDB ファイルシステム領域は、次の表に示す用途ごとに作成してください。用途は `pdfmkfs` コマンドの `-k` オプションで指定します。

表 4-1 HiRDB ファイルシステム領域の種類

項番	HiRDB ファイルシステム領域の種類	-k オプションの指定
1	RD エリア用	DB
2	共用 RD エリア用	SDB
3	システムファイル用	SYS
4	作業表用ファイル用	WORK
5	ユティリティ用 (Windows のキャッシュを使用しない)	UTL
6	リスト用 RD エリア用	WORK

HiRDB を稼働するためには、1, 3, 及び 4 の HiRDB ファイルシステム領域が必要です。

HiRDB ファイルシステム領域の設計方法については、HiRDB/シングルサーバの場合は、「[HiRDB ファイルシステム領域の設計](#)」、HiRDB/パラレルサーバの場合は、「[HiRDB ファイルシステム領域の設計](#)」を参照してください。

注意事項

作成する HiRDB ファイルシステムの領域長は、パーティションの領域長と等しいか又は小さくしてください。パーティションの領域長より大きくすると、そのパーティションに物理的に続くパーティションを破壊する場合があります。

HiRDB ファイルシステム領域の最大長

HiRDB ファイルシステム領域の最大長は、1,048,575 メガバイトです。

4.3.2 raw I/O 機能を使用した HiRDB ファイルシステム領域の作成

パーティション又は論理ドライブをファイルと同様にアクセスする Windows のダイレクトディスクアクセス (raw I/O) を使用する HiRDB ファイルシステム領域を作成できます。この機能を **raw I/O 機能**といいます。raw I/O 機能を使用すると、HiRDB は Windows のファイルキャッシュの動作による影響を

受けなくなります。そのため、グローバルバッファ制御などによって安定した性能を維持できるようになります。

(1) raw I/O 機能の適用範囲

raw I/O 機能を適用できる HiRDB ファイルシステム領域のサポート範囲を次に示します。

使用目的※1	サポートの有無
DB	○
SDB	○
SYS	○
WORK	○
SVR	○
UTL※2	○

(凡例)

○：raw I/O 機能を適用できます。

注※1

pdfmkfs コマンドの-k オプションで指定する HiRDB ファイルシステム領域の使用目的です。

注※2

raw I/O 機能を適用できるユティリティ用ファイルを次に示します。

- バックアップファイル
- アンロードログファイル
- アンロードデータファイル
- 差分バックアップ管理ファイル
- インデクス情報ファイル

(2) raw I/O 機能を使用するための準備

raw I/O 機能を使用する場合、pdfmkfs コマンドを実行する前に、ここで説明する準備が必要です。

(a) ディスクについて

raw I/O 機能では、1 ドライブを 1HiRDB ファイルシステム領域に割り当てます。このとき、1 ドライブは 1 ディスクで構成されている必要があります。1 ディスクは、OS から一つの記憶域として見えればよいので、ハードウェア RAID は使用できますが、1 ドライブを複数ディスクで構成するソフトウェア RAID は使用できません。

なお、raw I/O 機能を使用できるドライブは、セクタ長 512 バイトの固定ディスクだけです。

ディスクの種類とパーティションスタイルの組み合わせによる HiRDB のサポート状況を次に示します。

ディスクの種類	パーティションスタイル	サポート状況	
		32 ビットモードの HiRDB	64 ビットモードの HiRDB
ベーシックディスク	MBR (マスタブートレコード)	○	○
	GPT (GUID パーティションテーブル)	×	○
ダイナミックディスク	MBR (マスタブートレコード)	×	×
	GPT (GUID パーティションテーブル)	×	×

(凡例)

- ：サポートしています。
- ×：サポートしていません。

(b) パーティション及び論理ドライブの作成方法

raw I/O 機能を使用するには、未フォーマット状態のパーティション、又は論理ドライブを用意します。このとき、1 ドライブは、1 プライマリパーティション、又は 1 論理ドライブで構成されている必要があります。

パーティションは Windows の [コンピュータの管理] - [ディスクの管理] で作成します。パーティションのサイズには、HiRDB ファイルシステム領域のサイズより大きい値を指定してください。ただし、パーティションのサイズを大きくし過ぎると、むだな領域ができますので、注意してください。

また、作成したパーティションには、ドライブ文字を割り当ててください。

パーティション、又は論理ドライブの作成方法、及びドライブ文字の割り当て方法の詳細については、Windows の [ディスクの管理] のヘルプを参照してください。

4.3.3 例題 1 (RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域の作成)

RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域を作成する例を次に示します。

(例)

RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域を作成します。

```
pdfmkfs -n 50 -l 10 -k DB -i C:¥dbarea01
```

[説明]

- n：HiRDB ファイルシステム領域の領域長をメガバイト単位で指定します。
- l：HiRDB ファイルシステム領域内に作成する HiRDB ファイル数の上限値を指定します。

-k : HiRDB ファイルシステム領域の用途を指定します。

RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域なので、DB を指定します。

-i : HiRDB ファイルシステム領域の全領域を初期化する場合に指定します。

-i オプションを指定すると、領域全体を確保します。-i オプションを省略すると、HiRDB ファイルシステム領域の管理情報だけを作成します。

C:¥dbarea01 : 作成する HiRDB ファイルシステム領域の名称を指定します。

コマンドの実行後、実行結果が正しいかどうかを確認することをお勧めします。コマンドの実行結果の確認方法については、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

4.3.4 例題 2 (システムファイル用の HiRDB ファイルシステム領域の作成)

システムファイル用の HiRDB ファイルシステム領域を作成する例を次に示します。

(例)

システムファイル用の HiRDB ファイルシステム領域を作成します。

```
pdfmkfs -n 50 -l 20 -k SYS -i C:¥sysarea01
```

[説明]

-n : HiRDB ファイルシステム領域の領域長をメガバイト単位で指定します。

-l : HiRDB ファイルシステム領域内に作成する HiRDB ファイル数の上限値を指定します。

-k : HiRDB ファイルシステム領域の用途を指定します。

システムファイル用の HiRDB ファイルシステム領域なので、SYS を指定します。

-i : HiRDB ファイルシステム領域の全領域を初期化する場合に指定します。

-i オプションを指定すると、領域全体を確保します。-i オプションを省略すると、HiRDB ファイルシステム領域の管理情報だけを作成します。

C:¥sysarea01 : 作成する HiRDB ファイルシステム領域の名称を指定します。

コマンドの実行後、実行結果が正しいかどうかを確認することをお勧めします。コマンドの実行結果の確認方法については、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

4.3.5 例題 3 (作業表用ファイル用の HiRDB ファイルシステム領域の作成)

作業表用ファイル用の HiRDB ファイルシステム領域を作成する例を次に示します。

(例)

作業表用ファイル用の HiRDB ファイルシステム領域を作成します。

```
pdfmkfs -n 50 -l 20 -k WORK -e 3300 -i -a C:¥workarea01
```

[説明]

-n : HiRDB ファイルシステム領域の領域長をメガバイト単位で指定します。

領域長の見積もり方法については、「[作業表用ファイルの容量の見積もり](#)」を参照してください。

-l : HiRDB ファイルシステム領域内に作成する HiRDB ファイル数の上限値を指定します。

-k : HiRDB ファイルシステム領域の用途を指定します。

作業表用ファイル用の HiRDB ファイルシステム領域なので、WORK を指定します。

-e : HiRDB ファイルシステム領域内の HiRDB ファイルの増分回数を指定します。

-i : HiRDB ファイルシステム領域の全領域を初期化する場合に指定します。

-i オプションを指定すると、領域全体を確保します。-i オプションを省略すると、HiRDB ファイルシステム領域の管理情報だけを作成します。

-a : 自動的に HiRDB ファイルシステム領域を拡張するときに指定します。

RD エリアの自動増分や作業表を使用する SQL の実行などで、-n オプションで指定したサイズを超えても、自動的に必要な分だけ HiRDB ファイルシステム領域を拡張するときに指定します。

C:¥workarea01 :

作成する HiRDB ファイルシステム領域の名称を指定します。HiRDB システム定義の pdwork オペランドで指定した名称を指定します。

コマンドの実行後、実行結果が正しいかどうかを確認することをお勧めします。コマンドの実行結果の確認方法については、マニュアル「[HiRDB コマンドリファレンス](#)」を参照してください。

4.3.6 例題 4 (ユティリティ用の HiRDB ファイルシステム領域の作成)

ユティリティ用の HiRDB ファイルシステム領域を作成する例を次に示します。ユティリティ用の HiRDB ファイルシステム領域には、次に示すファイルを作成します。

- バックアップファイル
- アンロードデータファイル
- アンロードログファイル
- 差分バックアップ管理ファイル
- インデクス情報ファイル

(例)

ユティリティ用の HiRDB ファイルシステム領域を作成します。

```
pdfmkfs -n 50 -l 10 -k UTL -i C:¥utlarea01
```

[説明]

-n : HiRDB ファイルシステム領域の領域長をメガバイト単位で指定します。

-l: HiRDB ファイルシステム領域内に作成する HiRDB ファイル数の上限値を指定します。

-k: HiRDB ファイルシステム領域の用途を指定します。

ユーティリティ用の HiRDB ファイルシステム領域なので、UTL を指定します。

-i: HiRDB ファイルシステム領域の全領域を初期化する場合に指定します。

-i オプションを指定すると、領域全体を確保します。-i オプションを省略すると、HiRDB ファイルシステム領域の管理情報だけを作成します。

C:\utlarea01: 作成する HiRDB ファイルシステム領域の名称を指定します。

コマンドの実行後、実行結果が正しいかどうかを確認することをお勧めします。コマンドの実行結果の確認方法については、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

4.3.7 例題 5 (リスト用 RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域の作成)

リスト用 RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域を作成する例を次に示します。

(例)

リスト用 RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域を作成します。

```
pdfmkfs -n 50 -l 10 -k WORK -i C:\listarea01
```

[説明]

-n: HiRDB ファイルシステム領域の領域長をメガバイト単位で指定します。

-l: HiRDB ファイルシステム領域内に作成する HiRDB ファイル数の上限値を指定します。

-k: HiRDB ファイルシステム領域の用途を指定します。

リスト用 RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域なので、WORK を指定します。

-i: HiRDB ファイルシステム領域の全領域を初期化する場合に指定します。

-i オプションを指定すると、領域全体を確保します。-i オプションを省略すると、HiRDB ファイルシステム領域の管理情報だけを作成します。

C:\listarea01: 作成する HiRDB ファイルシステム領域の名称を指定します。

コマンドの実行後、実行結果が正しいかどうかを確認することをお勧めします。コマンドの実行結果の確認方法については、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

4.3.8 例題 6 (raw I/O 機能を使用する HiRDB ファイルシステム領域の作成)

raw I/O 機能を使用する HiRDB ファイルシステム領域を作成するには、次に示す形式で HiRDB ファイルシステム領域名を指定します。

¥¥.¥ドライブ名:

ドライブ名には、事前に準備したドライブ文字を指定します。

(例)

RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域を作成します。

```
pdfmkfs -n 100 -l 50 -e 1 -k DB ¥¥.¥J:
```

[説明]

- n : HiRDB ファイルシステム領域の領域長をメガバイト単位で指定します。
- l : HiRDB ファイルシステム領域内に作成する HiRDB ファイル数の上限値を指定します。
- e : HiRDB ファイルシステム領域内の HiRDB ファイルの増分回数を指定します。
- k : HiRDB ファイルシステム領域の用途を指定します。
RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域なので、DB を指定します。
- ¥¥.¥J : 論理ドライブ J を HiRDB ファイルシステム領域として作成します。

4.4 システムファイルの作成

実行者 HiRDB 管理者

「[HiRDB ファイルシステム領域の作成](#)」で作成したシステムファイル用の HiRDB ファイルシステム領域に、次に示すファイル（システムファイル）を作成します。

- システムログファイル
- シンクポイントダンプファイル
- ステータスファイル

システムファイルの設計方法については、HiRDB/シングルサーバの場合は「[システムファイルの設計](#)」、HiRDB/パラレルサーバの場合は「[システムファイルの設計](#)」を参照してください。

4.4.1 システムログファイルの作成

pdloginit コマンドで、HiRDB ファイルシステム領域にシステムログファイルを作成します。

(例)

HiRDB ファイルシステム領域 (C:¥sysarea01) にシステムログファイル (log01) を作成します。

```
pdloginit -d sys -s b001 -f C:¥sysarea01¥log01 -n 1024
```

[説明]

- d sys : システムログファイルを作成する場合に指定します。
- s : システムログファイルを作成するサーバの名称を指定します。
HiRDB/シングルサーバの場合は指定は不要です。
- f : システムログファイルの名称を指定します。
HiRDB システム定義のサーバ定義の pdlogadpf -d sys オペランドで指定した名称を指定します。
- n : システムログファイルのレコード数を指定します。
1 システムログファイルの容量はレコード長×レコード数 (バイト) になります。システムログファイルのレコード長は通常 1024 バイトですが、pd_log_rec_leng オペランドを指定している場合は pd_log_rec_leng オペランドの指定値になります。

コマンドの実行後、実行結果が正しいかどうか確認することをお勧めします。コマンドの実行結果の確認方法については、マニュアル「[HiRDB コマンドリファレンス](#)」を参照してください。

HiRDB システム定義との関係

HiRDB システム定義のサーバ定義の次に示すオペランドと関係があります。

- pdlogadfg -d sys
- pdlogadpf -d sys

作成したシステムログファイルは、これらのオペランドで定義しておく必要があります。

4.4.2 シンクポイントダンプファイルの作成

pdloginit コマンドで、HiRDB ファイルシステム領域にシンクポイントダンプファイルを作成します。

(例)

HiRDB ファイルシステム領域 (C:¥sysarea01) にシンクポイントダンプファイル (sync01) を作成します。

```
pdloginit -d spd -s b001 -f C:¥sysarea01¥sync01 -n 64
```

[説明]

-d spd : シンクポイントダンプファイルを作成する場合に指定します。

-s : シンクポイントダンプファイルを作成するサーバの名称を指定します。

HiRDB/シングルサーバの場合は指定は不要です。

-f : シンクポイントダンプファイルの名称を指定します。

HiRDB システム定義のサーバ定義の pdlogadpf -d spd オペランドで指定した名称を指定します。

-n : シンクポイントダンプファイルのレコード数を指定します。

1 シンクポイントダンプファイルの容量は 4096×レコード数 (バイト) になります。

コマンドの実行後、実行結果が正しいかどうか確認することをお勧めします。コマンドの実行結果の確認方法については、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

HiRDB システム定義との関係

HiRDB システム定義のサーバ定義の次に示すオペランドと関係があります。

- pdlogadfg -d spd
- pdlogadpf -d spd

作成したシンクポイントダンプファイルは、これらのオペランドで定義しておく必要があります。

4.4.3 ステータスファイルの作成

pdstsininit コマンドで、HiRDB ファイルシステム領域にステータスファイルを作成します。ステータスファイルは、ユニット用ステータスファイルとサーバ用ステータスファイルの両方を作成します。

(例)

HiRDB ファイルシステム領域 (C:¥sysarea01) にサーバ用ステータスファイル (sts01) を作成します。

```
pdstsininit -s b001 -f C:¥sysarea01¥sts01 -l 4096 -c 256
```

[説明]

-s: サーバ用ステータスファイルを作成するサーバの名称を指定します。

-f: サーバ用ステータスファイルの名称を指定します。

HiRDB システム定義のサーバ定義の pd_sts_file_name オペランドで指定した名称を指定します。

-l: ステータスファイルのレコード長を指定します。

-c: ステータスファイルのレコード数を指定します。

1 ステータスファイルの容量はレコード長×レコード数 (バイト) になります。

コマンドの実行後、実行結果が正しいかどうか確認することをお勧めします。コマンドの実行結果の確認方法については、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

HiRDB システム定義との関係


HiRDB システム定義の次に示すオペランドと関係があります。

- pd_syssts_file_name (ユニット用ステータスファイル)
- pd_sts_file_name (サーバ用ステータスファイル)

作成したステータスファイルは、これらのオペランドで定義しておく必要があります。


4.4.4 システムファイルの作成例 (HiRDB/シングルサーバの場合)

次に示すシステム構成のシステムファイルの作成例を説明します。




HiRDB ファイルシステム領域の構成


HiRDBファイルシステム領域 (C:\%sysarea01)



HiRDBファイルシステム領域 (C:\%sysarea02)



HiRDBファイルシステム領域 (C:\%sysarea03)



システムログ
ファイル

シンクポイント
ダンプ
ファイル

サーバ用
ステータス
ファイル

ユニット用
ステータス
ファイル

(1) システムファイルの定義 (HiRDB システム定義の指定)

HiRDB システム定義にシステムファイルを定義します。

(a) ユニット制御情報定義 (ユニット用ステータスファイルの定義)

ユニット制御情報定義にユニット用ステータスファイルを定義します。

定義例

```
set pd_syssts_file_name_1="usts1", "C:\%sysarea01\usts01a"¥  
                                , "C:\%sysarea02\usts01b"  
set pd_syssts_file_name_2="usts2", "C:\%sysarea02\usts02a"¥  
                                , "C:\%sysarea03\usts02b"  
set pd_syssts_file_name_3="usts3", "C:\%sysarea03\usts03a"¥  
                                , "C:\%sysarea01\usts03b"
```

(b) シングルサーバ定義

シングルサーバ定義にシステムログファイル、シンクポイントダンプファイル、及びサーバ用ステータスファイルを定義します。

システムログファイルの定義例

```
pdlogadfg -d sys -g log1 ONL  
pdlogadfg -d sys -g log2 ONL  
pdlogadfg -d sys -g log3 ONL  
pdlogadpf -d sys -g log1 -a "C:\%sysarea01\log01a"¥
```

```
pdlogadpf -d sys -g log2 -b "C:¥sysarea02¥log01b"
pdlogadpf -d sys -g log2 -a "C:¥sysarea02¥log02a"¥
pdlogadpf -d sys -g log3 -b "C:¥sysarea03¥log02b"
pdlogadpf -d sys -g log3 -a "C:¥sysarea03¥log03a"¥
pdlogadpf -d sys -g log3 -b "C:¥sysarea01¥log03b"
```

シンクポイントダンプファイルの定義例

```
pdlogadfg -d spd -g sync1 ONL
pdlogadfg -d spd -g sync2 ONL
pdlogadfg -d spd -g sync3 ONL
pdlogadpf -d spd -g sync1 -a "C:¥sysarea01¥sync01"
pdlogadpf -d spd -g sync2 -a "C:¥sysarea02¥sync02"
pdlogadpf -d spd -g sync3 -a "C:¥sysarea03¥sync03"
```

サーバ用ステータスファイルの定義例

```
set pd_sts_file_name_1="ssts1", "C:¥sysarea01¥ssts01a"¥
set pd_sts_file_name_1,"C:¥sysarea02¥ssts01b"
set pd_sts_file_name_2="ssts2", "C:¥sysarea02¥ssts02a"¥
set pd_sts_file_name_2,"C:¥sysarea03¥ssts02b"
set pd_sts_file_name_3="ssts3", "C:¥sysarea03¥ssts03a"¥
set pd_sts_file_name_3,"C:¥sysarea01¥ssts03b"
```

(2) HiRDB ファイルシステム領域の作成

pdfmkfs コマンドで HiRDB ファイルシステム領域を作成します。

コマンドの入力例

```
pdfmkfs -n 50 -l 20 -i -k SYS C:¥sysarea01
pdfmkfs -n 50 -l 20 -i -k SYS C:¥sysarea02
pdfmkfs -n 50 -l 20 -i -k SYS C:¥sysarea03
```

(3) システムファイルの作成

(a) システムログファイルの作成

pdloginit コマンドでシステムログファイルを作成します。

コマンドの入力例

```
pdloginit -d sys -f C:¥sysarea01¥log01a -n 1024
pdloginit -d sys -f C:¥sysarea01¥log03b -n 1024
pdloginit -d sys -f C:¥sysarea02¥log02a -n 1024
pdloginit -d sys -f C:¥sysarea02¥log01b -n 1024
pdloginit -d sys -f C:¥sysarea03¥log03a -n 1024
pdloginit -d sys -f C:¥sysarea03¥log02b -n 1024
```

(b) シンクポイントダンプファイルの作成

pdloginit コマンドでシンクポイントダンプファイルを作成します。

コマンドの入力例

```
pdloginit -d spd -f C:¥sysarea01¥sync01 -n 64
pdloginit -d spd -f C:¥sysarea02¥sync02 -n 64
pdloginit -d spd -f C:¥sysarea03¥sync03 -n 64
```

(c) サーバ用ステータスファイルの作成

pdstsinit コマンドでサーバ用ステータスファイルを作成します。

コマンドの入力例

```
pdstsinit -s sds1 -f C:¥sysarea01¥ssts01a -l 4096 -c 256
pdstsinit -s sds1 -f C:¥sysarea01¥ssts03b -l 4096 -c 256
pdstsinit -s sds1 -f C:¥sysarea02¥ssts02a -l 4096 -c 256
pdstsinit -s sds1 -f C:¥sysarea02¥ssts01b -l 4096 -c 256
pdstsinit -s sds1 -f C:¥sysarea03¥ssts03a -l 4096 -c 256
pdstsinit -s sds1 -f C:¥sysarea03¥ssts02b -l 4096 -c 256
```

(d) ユニット用ステータスファイルの作成


pdstsinit コマンドでユニット用ステータスファイルを作成します。

コマンドの入力例

```
pdstsinit -u unt1 -f C:¥sysarea01¥usts01a -l 4096 -c 256
pdstsinit -u unt1 -f C:¥sysarea01¥usts03b -l 4096 -c 256
pdstsinit -u unt1 -f C:¥sysarea02¥usts02a -l 4096 -c 256
pdstsinit -u unt1 -f C:¥sysarea02¥usts01b -l 4096 -c 256
pdstsinit -u unt1 -f C:¥sysarea03¥usts03a -l 4096 -c 256
pdstsinit -u unt1 -f C:¥sysarea03¥usts02b -l 4096 -c 256
```

4.4.5 システムファイルの作成例 (HiRDB/パラレルサーバの場合)

次に示すシステム構成のシステムファイルの作成例を説明します。




(凡例)


- MGR : システムマネージャ
- FES : フロントエンドサーバ
- DS : ディクショナリサーバ
- BES : バックエンドサーバ

HiRDB ファイルシステム領域の構成


HiRDBファイルシステム領域 (C:\\$sysarea01)



HiRDBファイルシステム領域 (C:\\$sysarea02)



HiRDBファイルシステム領域 (C:\\$sysarea03)



システムログ
ファイル

シンクポイント
ダンプ
ファイル

サーバ用
ステータス
ファイル

ユニット用
ステータス
ファイル

[説明]

ユニット A の HiRDB ファイルシステム領域の構成例です。以降の例題では、ユニット A のシステムファイルの作成例についてだけ説明します。

(1) システムファイルの定義 (HiRDB システム定義の指定)

HiRDB システム定義にシステムファイルを定義します。

(a) ユニット制御情報定義 (ユニット用ステータスファイルの定義)

ユニット制御情報定義にユニット用ステータスファイルを定義します。

定義例

```
set pd_syssts_file_name_1="u1sts1", "C:¥sysarea01¥u1sts01a"¥  
                                , "C:¥sysarea02¥u1sts01b"  
set pd_syssts_file_name_2="u1sts2", "C:¥sysarea02¥u1sts02a"¥  
                                , "C:¥sysarea03¥u1sts02b"  
set pd_syssts_file_name_3="u1sts3", "C:¥sysarea03¥u1sts03a"¥  
                                , "C:¥sysarea01¥u1sts03b"
```

(b) FES1 のフロントエンドサーバ定義

FES1 のフロントエンドサーバ定義にシステムログファイル, シンクポイントダンプファイル, 及びサーバ用ステータスファイルを定義します。

システムログファイルの定義例

```
pdlogadfg -d sys -g f1log1 ONL  
pdlogadfg -d sys -g f1log2 ONL  
pdlogadfg -d sys -g f1log3 ONL  
pdlogadpf -d sys -g f1log1 -a "C:¥sysarea01¥f1log01a"¥  
                                -b "C:¥sysarea02¥f1log01b"  
pdlogadpf -d sys -g f1log2 -a "C:¥sysarea02¥f1log02a"¥  
                                -b "C:¥sysarea03¥f1log02b"  
pdlogadpf -d sys -g f1log3 -a "C:¥sysarea03¥f1log03a"¥  
                                -b "C:¥sysarea01¥f1log03b"
```

シンクポイントダンプファイルの定義例

```
pdlogadfg -d spd -g f1sync1 ONL  
pdlogadfg -d spd -g f1sync2 ONL  
pdlogadfg -d spd -g f1sync3 ONL  
pdlogadpf -d spd -g f1sync1 -a "C:¥sysarea01¥f1sync01"  
pdlogadpf -d spd -g f1sync2 -a "C:¥sysarea02¥f1sync02"  
pdlogadpf -d spd -g f1sync3 -a "C:¥sysarea03¥f1sync03"
```

サーバ用ステータスファイルの定義例

```
set pd_sts_file_name_1="f1sts1", "C:¥sysarea01¥f1sts01a"¥  
                                , "C:¥sysarea02¥f1sts01b"  
set pd_sts_file_name_2="f1sts2", "C:¥sysarea02¥f1sts02a"¥  
                                , "C:¥sysarea03¥f1sts02b"  
set pd_sts_file_name_3="f1sts3", "C:¥sysarea03¥f1sts03a"¥  
                                , "C:¥sysarea01¥f1sts03b"
```

(c) BES1 のバックエンドサーバ定義

BES1 のバックエンドサーバ定義にシステムログファイル, シンクポイントダンプファイル, 及びサーバ用ステータスファイルを定義します。

システムログファイルの定義例

```
pdlogadfg -d sys -g b1log1 ONL
pdlogadfg -d sys -g b1log2 ONL
pdlogadfg -d sys -g b1log3 ONL
pdlogadpf -d sys -g b1log1 -a "C:\sysarea01\b1log01a"¥
-b "C:\sysarea02\b1log01b"
pdlogadpf -d sys -g b1log2 -a "C:\sysarea02\b1log02a"¥
-b "C:\sysarea03\b1log02b"
pdlogadpf -d sys -g b1log3 -a "C:\sysarea03\b1log03a"¥
-b "C:\sysarea01\b1log03b"
```

シンクポイントダンプファイルの定義例

```
pdlogadfg -d spd -g b1sync1 ONL
pdlogadfg -d spd -g b1sync2 ONL
pdlogadfg -d spd -g b1sync3 ONL
pdlogadpf -d spd -g b1sync1 -a "C:\sysarea01\b1sync01"
pdlogadpf -d spd -g b1sync2 -a "C:\sysarea02\b1sync02"
pdlogadpf -d spd -g b1sync3 -a "C:\sysarea03\b1sync03"
```

サーバ用ステータスファイルの定義例

```
set pd_sts_file_name_1="b1sts1", "C:\sysarea01\b1sts01a"¥
, "C:\sysarea02\b1sts01b"
set pd_sts_file_name_2="b1sts2", "C:\sysarea02\b1sts02a"¥
, "C:\sysarea03\b1sts02b"
set pd_sts_file_name_3="b1sts3", "C:\sysarea03\b1sts03a"¥
, "C:\sysarea01\b1sts03b"
```

(d) BES2 のバックエンドサーバ定義

BES2 のバックエンドサーバ定義にシステムログファイル、シンクポイントダンプファイル、及びサーバ用ステータスファイルを定義します。

システムログファイルの定義例

```
pdlogadfg -d sys -g b2log1 ONL
pdlogadfg -d sys -g b2log2 ONL
pdlogadfg -d sys -g b2log3 ONL
pdlogadpf -d sys -g b2log1 -a "C:\sysarea01\b2log01a"¥
-b "C:\sysarea02\b2log01b"
pdlogadpf -d sys -g b2log2 -a "C:\sysarea02\b2log02a"¥
-b "C:\sysarea03\b2log02b"
pdlogadpf -d sys -g b2log3 -a "C:\sysarea03\b2log03a"¥
-b "C:\sysarea01\b2log03b"
```

シンクポイントダンプファイルの定義例

```
pdlogadfg -d spd -g b2sync1 ONL
pdlogadfg -d spd -g b2sync2 ONL
pdlogadfg -d spd -g b2sync3 ONL
pdlogadpf -d spd -g b2sync1 -a "C:\sysarea01\b2sync01"
pdlogadpf -d spd -g b2sync2 -a "C:\sysarea02\b2sync02"
pdlogadpf -d spd -g b2sync3 -a "C:\sysarea03\b2sync03"
```

サーバ用ステータスファイルの定義例

```
set pd_sts_file_name_1="b2sts1", "C:¥sysarea01¥b2sts01a"¥  
    , "C:¥sysarea02¥b2sts01b"  
set pd_sts_file_name_2="b2sts2", "C:¥sysarea02¥b2sts02a"¥  
    , "C:¥sysarea03¥b2sts02b"  
set pd_sts_file_name_3="b2sts3", "C:¥sysarea03¥b2sts03a"¥  
    , "C:¥sysarea01¥b2sts03b"
```

(2) HiRDB ファイルシステム領域の作成

pdfmkfs コマンドで HiRDB ファイルシステム領域を作成します。

コマンドの入力例

```
pdfmkfs -n 50 -l 20 -i -k SYS C:¥sysarea01  
pdfmkfs -n 50 -l 20 -i -k SYS C:¥sysarea02  
pdfmkfs -n 50 -l 20 -i -k SYS C:¥sysarea03
```

(3) システムファイルの作成

(a) システムログファイルの作成

pdloginit コマンドでシステムログファイルを作成します。

コマンドの入力例 (FES1 用)

```
pdloginit -d sys -s f001 -f C:¥sysarea01¥f1log01a -n 1024  
pdloginit -d sys -s f001 -f C:¥sysarea01¥f1log03b -n 1024  
pdloginit -d sys -s f001 -f C:¥sysarea02¥f1log02a -n 1024  
pdloginit -d sys -s f001 -f C:¥sysarea02¥f1log01b -n 1024  
pdloginit -d sys -s f001 -f C:¥sysarea03¥f1log03a -n 1024  
pdloginit -d sys -s f001 -f C:¥sysarea03¥f1log02b -n 1024
```

コマンドの入力例 (BES1 用)

```
pdloginit -d sys -s b001 -f C:¥sysarea01¥b1log01a -n 1024  
pdloginit -d sys -s b001 -f C:¥sysarea01¥b1log03b -n 1024  
pdloginit -d sys -s b001 -f C:¥sysarea02¥b1log02a -n 1024  
pdloginit -d sys -s b001 -f C:¥sysarea02¥b1log01b -n 1024  
pdloginit -d sys -s b001 -f C:¥sysarea03¥b1log03a -n 1024  
pdloginit -d sys -s b001 -f C:¥sysarea03¥b1log02b -n 1024
```

コマンドの入力例 (BES2 用)

```
pdloginit -d sys -s b002 -f C:¥sysarea01¥b2log01a -n 1024  
pdloginit -d sys -s b002 -f C:¥sysarea01¥b2log03b -n 1024  
pdloginit -d sys -s b002 -f C:¥sysarea02¥b2log02a -n 1024  
pdloginit -d sys -s b002 -f C:¥sysarea02¥b2log01b -n 1024  
pdloginit -d sys -s b002 -f C:¥sysarea03¥b2log03a -n 1024  
pdloginit -d sys -s b002 -f C:¥sysarea03¥b2log02b -n 1024
```


(b) シンクポイントダンプファイルの作成

pdloginit コマンドでシンクポイントダンプファイルを作成します。

コマンドの入力例 (FES1 用)

```
pdloginit -d spd -s f001 -f C:¥sysarea01¥f1sync01 -n 64
pdloginit -d spd -s f001 -f C:¥sysarea02¥f1sync02 -n 64
pdloginit -d spd -s f001 -f C:¥sysarea03¥f1sync03 -n 64
```

コマンドの入力例 (BES1 用)

```
pdloginit -d spd -s b001 -f C:¥sysarea01¥b1sync01 -n 64
pdloginit -d spd -s b001 -f C:¥sysarea02¥b1sync02 -n 64
pdloginit -d spd -s b001 -f C:¥sysarea03¥b1sync03 -n 64
```

コマンドの入力例 (BES2 用)

```
pdloginit -d spd -s b002 -f C:¥sysarea01¥b2sync01 -n 64
pdloginit -d spd -s b002 -f C:¥sysarea02¥b2sync02 -n 64
pdloginit -d spd -s b002 -f C:¥sysarea03¥b2sync03 -n 64
```

(c) サーバ用ステータスファイルの作成

pdstsinit コマンドでサーバ用ステータスファイルを作成します。

コマンドの入力例 (FES1 用)

```
pdstsinit -s f001 -f C:¥sysarea01¥f1sts01a -l 4096 -c 256
pdstsinit -s f001 -f C:¥sysarea01¥f1sts03b -l 4096 -c 256
pdstsinit -s f001 -f C:¥sysarea02¥f1sts02a -l 4096 -c 256
pdstsinit -s f001 -f C:¥sysarea02¥f1sts01b -l 4096 -c 256
pdstsinit -s f001 -f C:¥sysarea03¥f1sts03a -l 4096 -c 256
pdstsinit -s f001 -f C:¥sysarea03¥f1sts02b -l 4096 -c 256
```

コマンドの入力例 (BES1 用)

```
pdstsinit -s b001 -f C:¥sysarea01¥b1sts01a -l 4096 -c 256
pdstsinit -s b001 -f C:¥sysarea01¥b1sts03b -l 4096 -c 256
pdstsinit -s b001 -f C:¥sysarea02¥b1sts02a -l 4096 -c 256
pdstsinit -s b001 -f C:¥sysarea02¥b1sts01b -l 4096 -c 256
pdstsinit -s b001 -f C:¥sysarea03¥b1sts03a -l 4096 -c 256
pdstsinit -s b001 -f C:¥sysarea03¥b1sts02b -l 4096 -c 256
```

コマンドの入力例 (BES2 用)

```
pdstsinit -s b002 -f C:¥sysarea01¥b2sts01a -l 4096 -c 256
pdstsinit -s b002 -f C:¥sysarea01¥b2sts03b -l 4096 -c 256
pdstsinit -s b002 -f C:¥sysarea02¥b2sts02a -l 4096 -c 256
pdstsinit -s b002 -f C:¥sysarea02¥b2sts01b -l 4096 -c 256
pdstsinit -s b002 -f C:¥sysarea03¥b2sts03a -l 4096 -c 256
pdstsinit -s b002 -f C:¥sysarea03¥b2sts02b -l 4096 -c 256
```

(d) ユニット用ステータスファイルの作成

pdstsinit コマンドでユニット用ステータスファイルを作成します。

コマンドの入力例

```
pdstsinit -u unt1 -f C:¥sysarea01¥u1sts01a -l 4096 -c 256
pdstsinit -u unt1 -f C:¥sysarea01¥u1sts03b -l 4096 -c 256
pdstsinit -u unt1 -f C:¥sysarea02¥u1sts02a -l 4096 -c 256
pdstsinit -u unt1 -f C:¥sysarea02¥u1sts01b -l 4096 -c 256
pdstsinit -u unt1 -f C:¥sysarea03¥u1sts03a -l 4096 -c 256
pdstsinit -u unt1 -f C:¥sysarea03¥u1sts02b -l 4096 -c 256
```

4.5 システム用 RD エリアの作成

実行者 HiRDB 管理者

HiRDB を初期開始するときは、データベース初期設定ユーティリティ (pdinit) でシステム用 RD エリアを作成する必要があります。

データベース初期設定ユーティリティ (pdinit) は、HiRDB を初期開始する場合 (インストールしてから最初に pdstart コマンドを実行するとき) に、コマンドの入力要求が来たときに実行します。それ以外のタイミングでデータベース初期設定ユーティリティ (pdinit) は実行できません。

ここでは、データベース初期設定ユーティリティ (pdinit) の引数として指定する制御文ファイルの内容とデータベース初期設定ユーティリティ (pdinit) の実行例について説明します。システム用 RD エリアは、create rdarea 文で作成します。

システム用 RD エリアとは、次に示す RD エリアのことです。

- マスタディレクトリ用 RD エリア
- データディレクトリ用 RD エリア
- データディクショナリ用 RD エリア


4.5.1 基本事項

1. システム用 RD エリアは、「[HiRDB ファイルシステム領域の作成](#)」で作成した RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域に作成します。
2. HiRDB/パラレルサーバの場合、ディクショナリサーバを定義したサーバマシンの HiRDB ファイルシステム領域にシステム用 RD エリアを作成します。
3. システム用 RD エリアの設計方法については、HiRDB/シングルサーバの場合は「[RD エリアの配置](#)」を、HiRDB/パラレルサーバの場合は「[RD エリアの配置](#)」を参照してください。
4. HiRDB/パラレルサーバの場合、システムマネージャを定義したサーバマシンでデータベース初期設定ユーティリティ (pdinit) を実行してください。
5. この説明では、データベース初期設定ユーティリティ (pdinit) の create rdarea 文でシステム用 RD エリアしか作成しません。これはシステム用 RD エリアが HiRDB の稼働に必要であるためです。ただし、次に示す RD エリアもデータベース初期設定ユーティリティ (pdinit) の create rdarea 文で定義できます。
 - ユーザ用 RD エリア
 - ユーザ LOB 用 RD エリア
 - データディクショナリ LOB 用 RD エリア
 - リスト用 RD エリア

4.5.2 例題 1 (HiRDB/シングルサーバの場合)

次に示す RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域に、システム用 RD エリアを作成します。

- C:¥rdarea01



(1) 制御文ファイルの作成

データベース初期設定ユーティリティ (pdinit) の引数に指定する制御文ファイルを作成します。制御文ファイルを作成する場所は任意ですが、ここでは次に示すファイル名で作成することにします。

- C:¥hirdb¥pdinit01

制御文ファイルの内容

```
create rdarea RDMAST for masterdirectory          1
  file name "C:¥rdarea01¥rdmast01"
  initial 10 segments;
create rdarea RDDIR for datadirectory              2
  file name "C:¥rdarea01¥rddir01"
  initial 5 segments;
create rdarea RDDIC for datadictionary             3
  extension use 50 segments
  file name "C:¥rdarea01¥rddic01"
  initial 20 segments;
```

[説明]

1. マスタディレクトリ用 RD エリアの定義

HiRDB ファイルシステム領域に rdmast01 という HiRDB ファイルを作成します。HiRDB ファイル内のセグメント数を 10 とします。

2. データディレクトリ用 RD エリアの定義

HiRDB ファイルシステム領域に rddir01 という HiRDB ファイルを作成します。HiRDB ファイル内のセグメント数を 5 とします。

3. データディクショナリ用 RD エリアの定義

HiRDB ファイルシステム領域に rddic01 という HiRDB ファイルを作成します。HiRDB ファイル内のセグメント数を 20 とします。

RD エリアの自動増分機能を使用します。増分量を 50 セグメントとします。

(2) データベース初期設定ユーティリティ (pdinit) の実行

コマンドの入力例

```
pdinit -d C:¥hirdb¥pdinit01
```


[説明]

-d: (1) で作成した制御文ファイルのファイル名を指定します。

4.5.3 例題 2 (HiRDB/パラレルサーバの場合)

次に示す RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域に、システム用 RD エリアを作成します。システム用 RD エリアは、ディクショナリサーバを定義したサーバマシンに作成します。

- C:¥rdarea01



(1) 制御文ファイルの作成

データベース初期設定ユーティリティ (pdinit) の引数に指定する制御文ファイルを作成します。制御文ファイルを作成する場所は任意ですが、ここでは次に示すファイル名で作成することにします。

- C:¥hirdb¥pdinit01

制御文ファイルの内容

```
create rdarea RDMAST for masterdirectory 1
  server name dic
  file name "C:¥rdarea01¥rdmast01"
  initial 10 segments;
create rdarea RDDIR for datadirectory 2
  server name dic
  file name "C:¥rdarea01¥rddir01"
  initial 5 segments;
create rdarea RDDIC for datadictionary 3
  server name dic
  extension use 50 segments
  file name "C:¥rdarea01¥rddic01"
  initial 20 segments;
```

[説明]

1. マスタディレクトリ用 RD エリアの定義

マスタディレクトリ用 RD エリアを管理するディクショナリサーバの名称 (dic) を指定します。HiRDB ファイルシステム領域に rdmast01 という HiRDB ファイルを作成します。HiRDB ファイル内のセグメント数を 10 とします。

2. データディレクトリ用 RD エリアの定義

データディレクトリ用 RD エリアを管理するディクショナリサーバの名称 (dic) を指定します。HiRDB ファイルシステム領域に rddir01 という HiRDB ファイルを作成します。HiRDB ファイル内のセグメント数を 5 とします。

3. データディクショナリ用 RD エリアの定義

データディクショナリ用 RD エリアを管理するディクショナリサーバの名称 (dic) を指定します。HiRDB ファイルシステム領域に rddic01 という HiRDB ファイルを作成します。HiRDB ファイル内のセグメント数を 20 とします。

RD エリアの自動増分機能を使用します。増分量を 50 セグメントとします。

(2) データベース初期設定ユティリティ (pdinit) の実行

コマンドの入力例

```
pdinit -d C:¥hirdb¥pdinit01
```

[説明]

-d : (1) で作成した制御文ファイルのファイル名を指定します。

4.6 HiRDB の初期開始

4.6.1 HiRDB の初期開始で行うこと

実行者 HiRDB 管理者

「システム用 RD エリアの作成」で説明したデータベース初期設定ユーティリティ (pdinit) は、HiRDB の初期開始コマンド (pdstart コマンド) を実行してから、その実行途中でだけ実行できます。

(1) HiRDB の初期開始の方法

HiRDB ファイルシステム領域を作成してから HiRDB を最初に開始 (初期開始) するときは、pdstart コマンドを実行します。初期開始のために pdstart コマンドを実行すると、データベース初期設定ユーティリティ (pdinit) の実行を要求するメッセージが表示されます。

- HiRDB/シングルサーバを開始する場合は、シングルサーバを定義したサーバマシンから pdstart コマンドを実行してください。
- HiRDB/パラレルサーバを開始する場合は、システムマネージャを定義したサーバマシンから pdstart コマンドを実行してください。

(2) RD エリアの作成の前提条件

次に示す RD エリアを作成するときは、HiRDB が稼働中であることが前提です。事前に HiRDB を開始しておいてください。

- ユーザ用 RD エリア
- ユーザ LOB 用 RD エリア
- データディクショナリ LOB 用 RD エリア
- リスト用 RD エリア

4.7 ユーザ用 RD エリアの作成

実行者 HiRDB 管理者

表及びインデクスを格納するユーザ用 RD エリアを作成します。ユーザ用 RD エリアは、データベース構成変更ユーティリティ (pdmod) の create rdarea 文で作成します。


4.7.1 基本事項

1. 「HiRDB ファイルシステム領域の作成」で作成した RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域に、ユーザ用 RD エリアを作成します。
2. HiRDB/パラレルサーバの場合、バックエンドサーバを定義したサーバマシンの HiRDB ファイルシステム領域にユーザ用 RD エリアを作成します。
3. ユーザ用 RD エリアの設計方法については、HiRDB/シングルサーバの場合は「RD エリアの配置」を、HiRDB/パラレルサーバの場合は「RD エリアの配置」を参照してください。
4. HiRDB/パラレルサーバの場合、システムマネージャを定義したサーバマシンでデータベース構成変更ユーティリティ (pdmod) を実行してください。
5. ユーザ用 RD エリアを作成する前に、HiRDB が稼働しているかどうかを pdls コマンドで確認してください。HiRDB/パラレルサーバの場合は、システムマネージャを定義したサーバマシンから pdls コマンドを入力してください。
6. HiRDB が稼働していない場合、pdstart コマンドで HiRDB を開始してください。HiRDB/パラレルサーバを開始する場合は、システムマネージャを定義したサーバマシンから pdstart コマンドを入力してください。

4.7.2 例題 1 (HiRDB/シングルサーバの場合)

次に示す RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域に、ユーザ用 RD エリアを作成します。

- C:¥rdarea02



(1) 制御文ファイルの作成

データベース構成変更ユーティリティ (pdmod) の引数に指定する制御文ファイルを作成します。制御文ファイルを作成する場所は任意ですが、ここでは次に示すファイル名で作成することにします。

- C:¥hirdb¥pdmod01

制御文ファイルの内容

```
create rdarea USER01 for user used by PUBLIC          1
  extension use 50 segments
  file name "C:¥rdarea02¥user01"
  initial 500 segments;
create rdarea USER02 for user used by PUBLIC          2
  extension use 50 segments
  file name "C:¥rdarea02¥user02"
  initial 500 segments;
```

[説明]

1. ユーザ用 RD エリア (USER01) の定義

USER01 を公用 RD エリア (PUBLIC) とします。HiRDB ファイルシステム領域に user01 という HiRDB ファイルを作成します。HiRDB ファイル内のセグメント数を 500 とします。

RD エリアの自動増分機能を使用します。増分量を 50 セグメントとします。

2. ユーザ用 RD エリア (USER02) の定義

USER02 を公用 RD エリア (PUBLIC) とします。HiRDB ファイルシステム領域に user02 という HiRDB ファイルを作成します。HiRDB ファイル内のセグメント数を 500 とします。

RD エリアの自動増分機能を使用します。増分量を 50 セグメントとします。

(2) データベース構成変更ユーティリティ (pdmod) の実行

コマンドの入力例

```
pdmod -a C:¥hirdb¥pdmod01
```


[説明]

- a : (1) で作成した制御文ファイルのファイル名を指定します。

4.7.3 例題 2 (HiRDB/パラレルサーバの場合)

次に示す RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域に、ユーザ用 RD エリアを作成します。ユーザ用 RD エリアは、バックエンドサーバを定義したサーバマシンに作成します。

- C:¥rdarea02



(1) 制御文ファイルの作成

データベース構成変更ユーティリティ (pdmod) の引数に指定する制御文ファイルを作成します。制御文ファイルを作成する場所は任意ですが、ここでは次に示すファイル名で作成することにします。

- C:\hirdb\pdmod01

制御文ファイルの内容

```
create rdarea USER01 for user used by PUBLIC          1
  server name b001
  extension use 50 segments
  file name "C:\rdarea02\user01"
    initial 500 segments;
create rdarea USER02 for user used by PUBLIC          2
  server name b001
  extension use 50 segments
  file name "C:\rdarea02\user02"
    initial 500 segments;
```

[説明]

1. ユーザ用 RD エリア (USER01) の定義

USER01 を公用 RD エリア (PUBLIC) とします。USER01 を管理するバックエンドサーバの名称 (b001) を指定します。HiRDB ファイルシステム領域に user01 という HiRDB ファイルを作成します。HiRDB ファイル内のセグメント数を 500 とします。

RD エリアの自動増分機能を使用します。増分量を 50 セグメントとします。

2. ユーザ用 RD エリア (USER02) の定義

USER02 を公用 RD エリア (PUBLIC) とします。USER02 を管理するバックエンドサーバの名称 (b001) を指定します。HiRDB ファイルシステム領域に user02 という HiRDB ファイルを作成します。HiRDB ファイル内のセグメント数を 500 とします。

RD エリアの自動増分機能を使用します。増分量を 50 セグメントとします。

(2) データベース構成変更ユーティリティ (pdmod) の実行

コマンドの入力例

```
pdmod -a C:\hirdb\pdmod01
```

[説明]

- a : (1) で作成した制御文ファイルのファイル名を指定します。

4.8 ユーザ LOB 用 RD エリアの作成

実行者 HiRDB 管理者

LOB 属性のデータを使用する場合、LOB 属性のデータを格納するユーザ LOB 用 RD エリアが必要になります。ユーザ LOB 用 RD エリアは、データベース構成変更ユーティリティ (pdmod) の create rdarea 文で作成します。

4.8.1 基本事項

1. 「[HiRDB ファイルシステム領域の作成](#)」で作成した RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域に、ユーザ LOB 用 RD エリアを作成します。
2. HiRDB/パラレルサーバの場合、バックエンドサーバを定義したサーバマシンの HiRDB ファイルシステム領域にユーザ LOB 用 RD エリアを作成します。
3. ユーザ LOB 用 RD エリアの設計方法については、HiRDB/シングルサーバの場合は「[RD エリアの配置](#)」を、HiRDB/パラレルサーバの場合は「[RD エリアの配置](#)」を参照してください。
4. HiRDB/パラレルサーバの場合、システムマネージャを定義したサーバマシンでデータベース構成変更ユーティリティ (pdmod) を実行してください。
5. ユーザ LOB 用 RD エリアを作成する前に、HiRDB が稼働しているかどうかを pdls コマンドで確認してください。HiRDB/パラレルサーバの場合は、システムマネージャを定義したサーバマシンから pdls コマンドを入力してください。
6. HiRDB が稼働していない場合、pdstart コマンドで HiRDB を開始してください。HiRDB/パラレルサーバを開始する場合は、システムマネージャを定義したサーバマシンから pdstart コマンドを入力してください。


4.8.2 例題 1 (HiRDB/シングルサーバの場合)

次に示す RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域に、ユーザ用 RD エリアを作成します。このユーザ用 RD エリアには、LOB 列構成基表を格納します。

- C:¥rdarea03

さらに、次に示す RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域にユーザ LOB 用 RD エリアを作成します。このユーザ LOB 用 RD エリアには、LOB 属性のデータを格納します。

- C:¥rdarea04



(1) 制御文ファイルの作成

データベース構成変更ユーティリティ (pdmod) の引数に指定する制御文ファイルを作成します。制御文ファイルを作成する場所は任意ですが、ここでは次に示すファイル名で作成することにします。

- C:¥hirdb¥pdmod02

制御文ファイルの内容

```
create rdarea USER03 for user used by PUBLIC          1
  extension use 50 segments
  file name "C:¥rdarea03¥user03"
  initial 500 segments;
create rdarea ULOB03 for LOB used by PUBLIC           2
  extension use 50 segments
  file name "C:¥rdarea04¥ulob03"
  initial 20000 segments;
```

〔説明〕

1. ユーザ用 RD エリア (USER03) の定義

USER03 を公用 RD エリア (PUBLIC) とします。HiRDB ファイルシステム領域に user03 という HiRDB ファイルを作成します。HiRDB ファイル内のセグメント数を 500 とします。

RD エリアの自動増分機能を使用します。増分量を 50 セグメントとします。

2. ユーザ LOB 用 RD エリア (ULOB03) の定義

ULOB03 を公用 RD エリア (PUBLIC) とします。HiRDB ファイルシステム領域に ulob03 という HiRDB ファイルを作成します。HiRDB ファイル内のセグメント数を 20000 とします。

RD エリアの自動増分機能を使用します。増分量を 50 セグメントとします。

(2) データベース構成変更ユーティリティ (pdmod) の実行

コマンドの入力例

```
pdmod -a C:¥hirdb¥pdmod02
```

[説明]

-a: (1) で作成した制御文ファイルのファイル名を指定します。


4.8.3 例題 2 (HiRDB/パラレルサーバの場合)

次に示す RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域にユーザ用 RD エリアを作成します。このユーザ用 RD エリアには、LOB 列構成基表を格納します。

- C:¥rdarea03

さらに、次に示す RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域にユーザ LOB 用 RD エリアを作成します。このユーザ LOB 用 RD エリアには、LOB 属性のデータを格納します。

- C:¥rdarea04



(1) 制御文ファイルの作成

データベース構成変更ユーティリティ (pdmod) の引数に指定する制御文ファイルを作成します。制御文ファイルを作成する場所は任意ですが、ここでは次に示すファイル名で作成することにします。

- C:¥hirdb¥pdmod02

制御文ファイルの内容

```
create rdarea USER03 for user used by PUBLIC          1
  server name b001
  extension use 50 segments
  file name "C:¥rdarea03¥user03"
  initial 500 segments;
create rdarea ULOB03 for LOB used by PUBLIC           2
  server name b001
  extension use 50 segments
  file name "C:¥rdarea04¥ulob03"
  initial 20000 segments;
```

[説明]

1. ユーザ用 RD エリア (USER03) の定義

USER03 を公用 RD エリア (PUBLIC) とします。USER03 を管理するバックエンドサーバの名称 (b001) を指定します。HiRDB ファイルシステム領域に user03 という HiRDB ファイルを作成します。HiRDB ファイル内のセグメント数を 500 とします。

RD エリアの自動増分機能を使用します。増分量を 50 セグメントとします。

2. ユーザ LOB 用 RD エリア (ULOB03) の定義です。

ULOB03 を公用 RD エリア (PUBLIC) とします。ULOB03 を管理するバックエンドサーバの名称 (b001) を指定します。HiRDB ファイルシステム領域に ulob03 という HiRDB ファイルを作成します。HiRDB ファイル内のセグメント数を 20000 とします。

RD エリアの自動増分機能を使用します。増分量を 50 セグメントとします。

(2) データベース構成変更ユーティリティ (pdmod) の実行

コマンドの入力例

```
pdmod -a C:¥hirdb¥pdmod02
```

[説明]

-a : (1) で作成した制御文ファイルのファイル名を指定します。

4.9 データディクショナリ LOB 用 RD エリアの作成

実行者 HiRDB 管理者

ストアドプロシジャ又はストアドファンクションを使用する場合、データディクショナリ LOB 用 RD エリアが必要になります。データディクショナリ LOB 用 RD エリアは、データベース構成変更ユーティリティ (pdmod) の create rdarea 文で作成します。

データディクショナリ LOB 用 RD エリアは、次に示す用途ごとに用意する必要があります。

- ストアドプロシジャ又はストアドファンクションの定義ソース格納用のデータディクショナリ LOB 用 RD エリア
- ストアドプロシジャ又はストアドファンクションの SQL オブジェクト格納用のデータディクショナリ LOB 用 RD エリア


4.9.1 基本事項

1. 「[HiRDB ファイルシステム領域の作成](#)」で作成した RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域に、データディクショナリ LOB 用 RD エリアを作成します。
2. HiRDB/パラレルサーバの場合、ディクショナリサーバを定義したサーバマシンの HiRDB ファイルシステム領域にデータディクショナリ LOB 用 RD エリアを作成します。
3. データディクショナリ LOB 用 RD エリアの設計方法については、HiRDB/シングルサーバの場合は「[RD エリアの配置](#)」を、HiRDB/パラレルサーバの場合は「[RD エリアの配置](#)」を参照してください。
4. HiRDB/パラレルサーバの場合、システムマネージャを定義したサーバマシンでデータベース構成変更ユーティリティ (pdmod) を実行してください。
5. データディクショナリ LOB 用 RD エリアを作成する前に、HiRDB が稼働しているかどうかを pdls コマンドで確認してください。HiRDB/パラレルサーバの場合は、システムマネージャを定義したサーバマシンから pdls コマンドを入力してください。
6. HiRDB が稼働していない場合、pdstart コマンドで HiRDB を開始してください。HiRDB/パラレルサーバを開始する場合は、システムマネージャを定義したサーバマシンから pdstart コマンドを入力してください。

4.9.2 例題 1 (HiRDB/シングルサーバの場合)

次に示す RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域に、データディクショナリ LOB 用 RD エリアを作成します。

- C:%rdarea05



(1) 制御文ファイルの作成

データベース構成変更ユーティリティ (pdmod) の引数に指定する制御文ファイルを作成します。制御文ファイルを作成する場所は任意ですが、ここでは次に示すファイル名で作成することにします。

- C:\%hirdb%\pdmod03

制御文ファイルの内容

```
create rdarea DICLOB01 for LOB used by HiRDB(SQL_ROUTINES)    1
  extension use 1000 segments
  file name "C:\%rdarea05%\diclob01"
  initial 10000 segments;
create rdarea DICLOB02 for LOB used by HiRDB(SQL_ROUTINES)    2
  extension use 1000 segments
  file name "C:\%rdarea05%\diclob02"
  initial 10000 segments;
```

[説明]

1. データディクショナリ LOB 用 RD エリア (DICLOB01) の定義

DICLOB01 は、定義ソース格納用のデータディクショナリ LOB 用 RD エリアになります。最初に定義したデータディクショナリ LOB 用 RD エリアが定義ソース格納用になります。HiRDB ファイルシステム領域に diclob01 という HiRDB ファイルを作成します。HiRDB ファイル内のセグメント数を 10000 とします。

RD エリアの自動増分機能を使用します。増分量を 1000 セグメントとします。

2. データディクショナリ LOB 用 RD エリア (DICLOB02) の定義

DICLOB02 は、SQL オブジェクト格納用のデータディクショナリ LOB 用 RD エリアになります。2 番目に定義したデータディクショナリ LOB 用 RD エリアが SQL オブジェクト格納用になります。HiRDB ファイルシステム領域に diclob02 という HiRDB ファイルを作成します。HiRDB ファイル内のセグメント数を 10000 とします。

RD エリアの自動増分機能を使用します。増分量を 1000 セグメントとします。

(2) データベース構成変更ユーティリティ (pdmod) の実行

コマンドの入力例

```
pdmod -a C:\%hirdb%\pdmod03
```



[説明]

-a : (1) で作成した制御文ファイルのファイル名を指定します。

4.9.3 例題 2 (HiRDB/パラレルサーバの場合)

次に示す RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域に、データディクショナリ LOB 用 RD エリアを作成します。

- C:¥rdarea05



(1) 制御文ファイルの作成

データベース構成変更ユーティリティ (pdmod) の引数に指定する制御文ファイルを作成します。制御文ファイルを作成する場所は任意ですが、ここでは次に示すファイル名で作成することにします。

- C:¥hirdb¥pdmod03

制御文ファイルの内容

```
create rdarea DICLOB01 for LOB used by HiRDB(SQL_ROUTINES) 1
  server name dic
  extension use 1000 segments
  file name "C:¥rdarea05¥diclob01"
  initial 10000 segments;
create rdarea DICLOB02 for LOB used by HiRDB(SQL_ROUTINES) 2
  server name dic
  extension use 1000 segments
  file name "C:¥rdarea05¥diclob02"
  initial 10000 segments;
```

[説明]

1. データディクショナリ LOB 用 RD エリア (DICLOB01) の定義

DICLOB01 は、定義ソース格納用のデータディクショナリ LOB 用 RD エリアになります。最初に定義したデータディクショナリ LOB 用 RD エリアが定義ソース格納用になります。データディクショナリ LOB 用 RD エリアを管理するディクショナリサーバの名称 (dic) を指定します。HiRDB ファイルシステム領域に diclob01 という HiRDB ファイルを作成します。HiRDB ファイル内のセグメント数を 10000 とします。

RD エリアの自動増分機能を使用します。増分量を 1000 セグメントとします。

2. データディクショナリ LOB 用 RD エリア (DICLOB02) の定義

DICLOB02 は、SQL オブジェクト格納用のデータディクショナリ LOB 用 RD エリアになります。2 番目に定義したデータディクショナリ LOB 用 RD エリアが SQL オブジェクト格納用になります。データディクショナリ LOB 用 RD エリアを管理するディクショナリサーバの名称 (dic) を指定します。HiRDB ファイルシステム領域に diclob02 という HiRDB ファイルを作成します。HiRDB ファイル内のセグメント数を 10000 とします。

RD エリアの自動増分機能を使用します。増分量を 1000 セグメントとします。

(2) データベース構成変更ユーティリティ (pdmod) の実行

コマンドの入力例

```
pdmod -a C:¥hirdb¥pdmod03
```

[説明]

-a : (1) で作成した制御文ファイルのファイル名を指定します。

4.10 リスト用 RD エリアの作成

実行者 HiRDB 管理者

絞り込み検索をする場合は、リスト用 RD エリアが必要になります。リスト用 RD エリアは、データベース構成変更ユーティリティ (pdmod) の create rdarea 文で作成します。


4.10.1 基本事項

1. 「HiRDB ファイルシステム領域の作成」で作成したリスト用 RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域に、リスト用 RD エリアを作成します。
2. HiRDB/パラレルサーバの場合、バックエンドサーバ (基表があるバックエンドサーバ) を定義したサーバマシンの HiRDB ファイルシステム領域にリスト用 RD エリアを作成します。
3. リスト用 RD エリアの設計方法については、HiRDB/シングルサーバの場合は「RD エリアの配置」を、HiRDB/パラレルサーバの場合は「RD エリアの配置」を参照してください。
4. HiRDB/パラレルサーバの場合、システムマネージャを定義したサーバマシンでデータベース構成変更ユーティリティ (pdmod) を実行してください。
5. リスト用 RD エリアを作成する前に、HiRDB が稼働しているかどうかを pdls コマンドで確認してください。HiRDB/パラレルサーバの場合は、システムマネージャを定義したサーバマシンから pdls コマンドを入力してください。
6. HiRDB が稼働していない場合、pdstart コマンドで HiRDB を開始してください。HiRDB/パラレルサーバを開始する場合は、システムマネージャを定義したサーバマシンから pdstart コマンドを入力してください。

4.10.2 例題 1 (HiRDB/シングルサーバの場合)

次に示すリスト用 RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域に、リスト用 RD エリアを作成します。

- C:¥listarea01



(1) 制御文ファイルの作成

データベース構成変更ユーティリティ (pdmod) の引数に指定する制御文ファイルを作成します。制御文ファイルを作成する場所は任意ですが、ここでは次に示すファイル名で作成することにします。

- C:¥hirdb¥pdmod04

制御文ファイルの内容

```
create rdarea LIST01 for list
  page 4096 characters storage control segment 2 pages      1
  file name "C:¥listarea01¥list01"
  initial 1000 segments;
```

[説明]

1. リスト用 RD エリア (LIST01) の定義

RD エリアのページ長及びセグメントサイズを指定します。HiRDB ファイルシステム領域に list01 という HiRDB ファイルを作成します。HiRDB ファイル内のセグメント数を 1000 とします。

(2) データベース構成変更ユーティリティ (pdmod) の実行

コマンドの入力例

```
pdmod -a C:¥hirdb¥pdmod04
```


[説明]

- a : (1) で作成した制御文ファイルのファイル名を指定します。

4.10.3 例題 2 (HiRDB/パラレルサーバの場合)

次に示すリスト用 RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域に、リスト用 RD エリアを作成します。

- C:¥listarea01



(1) 制御文ファイルの作成

データベース構成変更ユーティリティ (pdmod) の引数に指定する制御文ファイルを作成します。制御文ファイルを作成する場所は任意ですが、ここでは次に示すファイル名で作成することにします。

- C:¥hirdb¥pdmod04

制御文ファイルの内容

```
create rdarea LIST01 for list                                1
  server name b001
  page 4096 characters storage control segment 2 pages
  file name "C:¥listarea01¥list01"
  initial 1000 segments;
```

[説明]

1. リスト用 RD エリア (LIST01) の定義

LIST01 を管理するバックエンドサーバの名称 (b001) を指定します。

RD エリアのページ長及びセグメントサイズを指定します。HiRDB ファイルシステム領域に list01 という HiRDB ファイルを作成します。HiRDB ファイル内のセグメント数を 1000 とします。

(2) データベース構成変更ユーティリティ (pdmod) の実行

コマンドの入力例

```
pdmod -a C:¥hirdb¥pdmod04
```

[説明]

-a : (1) で作成した制御文ファイルのファイル名を指定します。

5

プラグインの環境設定

プラグインの環境設定は、HiRDB の環境設定の後で実施します。この章では、プラグインの環境設定方法、バージョンアップ方法及び削除（アンインストール）方法について説明します。

5.1 プラグインの環境設定の概要

HiRDB のプラグインの環境を設定する方法について説明します。

5.1.1 環境設定手順

実行者 HiRDB 管理者

ここでは、コマンドを使用したプラグインの環境設定方法について説明します。ここでの説明は、HiRDB の環境設定が終了している（HiRDB が既に稼働している）ことを前提として説明します。

プラグインの環境設定手順を次に示します。

〈手順〉

1. プラグインを組み込むのに必要なリソースの見積もり
2. 稼働中の HiRDB の終了
3. プラグインのインストール
4. HiRDB の開始
5. データディクショナリ LOB 用 RD エリア、ユーザ用 RD エリア及びユーザ LOB 用 RD エリアの追加^{※1}
6. プラグインの登録
7. レジストリ機能の初期設定^{※2}
8. HiRDB の終了
9. pdplugin オペランドの追加
10. HiRDB の開始
11. レジストリ情報の登録

注^{※1}

データディクショナリ LOB 用 RD エリアは、既にストアドファンクション、ストアドプロシジャ又はプラグインを使用している場合は不要です。ユーザ用 RD エリア（ユーザ LOB 用 RD エリア）は、新規追加したプラグイン用に表を作成した場合に必要です。

注^{※2}

使用するプラグインによっては不要な場合があります。

(1) リソースの見積もり

プラグインを HiRDB に組み込む前に次に示すリソースを見積もる必要があります。

- プラグインを実行するために必要なメモリ所要量

- プラグインをインストールするときのディスク容量

プラグインを組み込むときに必要なリソースの見積もり方法については、該当するプラグインのマニュアルを参照してください。

(2) HiRDB の終了

プラグインをセットアップする前に、pdstop コマンドで現在稼働している HiRDB を終了してください。

(3) プラグインのインストール

プラグインをインストールします。インストール方法については、該当するプラグインのマニュアルを参照してください。

(4) HiRDB の開始

pdstart コマンドで HiRDB を開始します。

(5) RD エリアの追加

HiRDB にプラグインを登録する前に、データベース構成変更ユーティリティ (pdmod) の create rdarea 文で必要な RD エリアを追加してください。追加する必要がある RD エリアを次に示します。

- ユーザ用 RD エリア※1
- ユーザ LOB 用 RD エリア※1
- データディクショナリ LOB 用 RD エリア※2 (既にストアドプロシジャ、ストアドファンクション、プラグインを使用している場合は不要です)

RD エリアの追加方法については、「[ユーザ用 RD エリアの作成](#)」、「[ユーザ LOB 用 RD エリアの作成](#)」又は「[データディクショナリ LOB 用 RD エリアの作成](#)」を参照してください。

なお、既にデータベース環境を構築している場合には、プラグインインストール後の RD エリアの追加は不要です。

注※1

プラグイン用に別の表を作成し、その表を格納するための RD エリアを新しく用意したい場合に必要です。

注※2


レジストリ機能初期設定ユーティリティ (pdreginit) を実行する場合に、あらかじめ HiRDB がストアドプロシジャ機能を使用できるようにしておく必要があるため、この RD エリアが必要です。

(6) プラグインの登録

pdplgrgst コマンドでプラグインを HiRDB に登録してください。pdplgrgst コマンドは、任意のサーバマシンから入力してください。

プラグインの登録の流れを次の図に示します。

図 5-1 プラグインの登録の流れ



(a) pdplgrgst コマンドの入力形式

pdplgrgst コマンドの入力形式を次に示します。

pdplgrgst プラグイン定義ファイル名 PIC ファイル名

HiRDB Text Search Plug-in の場合の指定例

- データ型プラグインの場合：
pdplgrgst _phsgml.adt _phsgml.pic
(カレントディレクトリが C:¥TSPlugin¥_phsgml¥etc の場合)
- インデクス型プラグインの場合：
pdplgrgst _phngram.idx _phngram.pic
(カレントディレクトリが C:¥TSPlugin¥_phngram¥etc の場合)

注意事項

- インデクス型プラグインを登録する場合、あらかじめ対応するデータ型プラグインが登録されていなければなりません。
- データ型プラグインとインデクス型プラグインは、必ず同じスキーマ内に登録してください。

(b) プラグインの所有者

プラグインの所有者（プラグインが提供する抽象データ型、インデクス型及び関数の所有者）は MASTER になります。したがって、プラグインが提供する関数を呼び出す処理を SQL 文に記述する場合、認可識別子を省略できます。

MASTER 以外にする場合

所有者を MASTER ではなく、pdplgrgst コマンドの実行者にできます。pdplgrgst コマンドに -u オプションを指定すると、プラグインの所有者は pdplgrgst コマンドの実行者（クライアント環境定義の PDUSER オペランドに指定した認可識別子）になります。ただし、この場合、次に示す注意があります。

注意事項

1. pdplgrgst コマンド実行者のスキーマが既に定義されている必要があります。
2. プラグインが抽象データ型及びインデクス型の両方を提供している場合は、必ず同じ所有者にしてください。
3. プラグインの削除又はバージョンアップは、プラグインの所有者しかできません。また、pdplgrgst コマンドに -u オプションを指定してプラグインを削除又はバージョンアップしてください。
4. プラグイン所有者のスキーマを削除すると、プラグインも同時に削除されます。この場合、次に示す作業が必要です。
 - ・システム共通定義から pdplugin オペランドを削除します。
5. 複数のプラグインで、関数名及びパラメタ数が同じである関数を提供している場合、一方のプラグインを登録し、そのプラグインが提供する関数を呼び出す関数をユーザが定義した後、もう一方のプラグインを登録します。このとき、ユーザが定義した関数のパラメタ、又は戻り値のデータ型に抽象データ型を使用し、かつ、その関数をビュー定義に使用している場合は、プラグインの登録時にエラーとなります。この場合、その関数を使用したビュー表を削除した後、再度プラグインの登録を行う必要があります。

(7) レジストリ機能の初期設定

プラグインによっては、レジストリ機能が必要な場合があります。その場合、レジストリ機能初期設定ユーティリティ (pdreginit) の create rdarea 文で次に示す RD エリアを作成してください。ただし、既にプラグインでレジストリ機能を使用している場合は不要です。


- ・レジストリ用 RD エリア
- ・レジストリ LOB 用 RD エリア

なお、レジストリ機能初期設定ユーティリティ (pdreginit) は、すべてのプラグインを登録するまでの間で一度だけ実行します。

また、レジストリ用 RD エリア及びレジストリ LOB 用 RD エリアには、レジストリ情報が格納されます。どちらの RD エリアに格納されるかは、登録されるデータの長さによって自動的に決定されます。

レジストリ用 RD エリア、レジストリ LOB 用 RD エリアの作成の手順を次の図に示します。

図 5-2 レジストリ用 RD エリア, レジストリ LOB 用 RD エリアの作成の手順



(8) HiRDB の終了

プラグインを使用できる状態にするため、いったん `pdstop` コマンドで HiRDB を正常終了させます。再度開始するまでは、登録したプラグインを使用した表の定義やインデクスの定義などは実行できません。

HiRDB 終了後、更新した RD エリアのバックアップを必ず取得してください。

(9) pdplugin オペランドの追加

HiRDB が正常終了したら、システム共通定義に `pdplugin` オペランドを指定してください。pdplugin オペランドには、使用するプラグインの名称を指定します。

HiRDB/パラレルサーバの場合、すべてのサーバマシン上のシステム共通定義に `pdplugin` オペランドを追加してください。追加漏れがあると HiRDB を開始できません。

(10) HiRDB の開始

`pdstart` コマンドで HiRDB を開始します。

(11) レジストリ情報の登録

レジストリ機能の初期設定の完了後、プラグインの必要に応じてレジストリ情報を登録します。登録すると、プラグイン及びレジストリ機能を使用できる状態になります。レジストリ情報の登録については、該当するプラグインのマニュアルを参照してください。

5.1.2 プラグイン使用時の注意

(1) HiRDB の設定／開始時の状態とプラグインの使用可否

HiRDB（ユニット）の設定／開始時の状態とプラグインの使用可否を次の表に示します。

表 5-1 HiRDB（ユニット）の設定／開始時の状態とプラグインの使用可否

プラグインの利用宣言 (pdplugin オペランド)	プラグインの登録 (pdplrgst)	プラグインの 初期化エラー	ユニット 開始可否	プラグイン 使用可否
なし	登録済み	なし	○	×
		あり	○	×
	未登録	なし	○	×
		あり	○	×
あり	登録済み	なし	○	○
		あり	○	×
	未登録	なし	○	×
		あり	○	×

(凡例)

○：ユニットを開始できます。及びプラグインを利用できます。

×：ユニットを開始できません。及びプラグインを利用できません。

(2) プラグイン初期化エラーが発生したとき

プラグインの初期化は、HiRDB 開始時に自動的に実行されます。システム共通定義に複数の pdplugin オペランドが記述され、一部のプラグインの初期化でエラーが発生した場合、ユニット内のすべてのプラグインが利用できません。

(3) ユニット間でプラグインの使用可否が異なる場合

次に示す場合、ユニット間で利用できるプラグインが異なります。

- ユニット間でシステム共通定義に記述されたプラグイン利用宣言 (pdplugin オペランド) が異なる場合
- プラグイン初期化処理時にエラーが発生し、そのユニットでプラグインが利用できなくなった場合

プラグインの呼び出しを伴う SQL 文で利用できるプラグインだけ呼び出した場合は成功しますが、一つでも利用できないプラグインが呼び出された場合は、SQL 文の実行は失敗します。

5.2 プラグインのバージョンアップ

5.2.1 バージョンアップの手順

HiRDB に導入済みのプラグイン（データ型プラグイン，インデクス型プラグイン）をバージョンアップする手順について説明します。プラグインのバージョンアップとは，次に示す内容を削除しないでプラグインのバージョンを上げることです。

- プラグインの提供するデータ型を使用した表やビュー表
- プラグインの提供するインデクス型を使用したインデクス
- プラグインの提供する関数

なお，プラグインをバージョンアップする場合の注意事項については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」の「pdplgrgst（プラグインの登録・削除）」の「注意事項」を参照してください。

バージョンアップの手順を次に示します。

(1) バックアップの取得

障害時に備えて，データベース複写ユーティリティ（pdcopy）で次に示す RD エリアのバックアップを取得します。なお，データベース複写ユーティリティ（pdcopy）に-M x オプションを指定してください。

- マスタディレクトリ用 RD エリア
- データディクショナリ用 RD エリア
- データディレクトリ用 RD エリア
- データディクショナリ LOB 用 RD エリア

バックアップの取得方法については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

(2) HiRDB の終了

pdstop コマンドで HiRDB を正常終了させます。

(3) 必要なファイルの退避

次に示す場所にあるファイルのうち，必要なものを退避します。

- %PDDIR%\plugin¥プラグイン名 のディレクトリ

どのファイルを退避するかについては，該当するプラグインのマニュアルを参照してください。HiRDB がセットアップされたすべてのサーバマシンでファイルを退避してください。

(4) 新バージョンのプラグインのインストール

HiRDB の各サーバマシンで、新しいバージョンのプラグインをインストールします。インストール方法については、各プラグイン提供のマニュアルを参照してください。

(5) システム共通定義の変更

システム共通定義から、バージョンアップ対象のプラグインの `pdplugin` オペランドを削除します。システム共通定義ファイルがあるすべてのサーバマシンから削除してください。

(6) 退避したファイルの復旧

HiRDB がセットアップされたすべてのサーバマシンで、(3) で退避したファイルを復旧してください。

(7) HiRDB の開始

`pdstart` コマンドで HiRDB を開始します。

(8) 新バージョンのプラグインの登録

`pdplgrgst` コマンドに `-a` オプションを指定して実行し、プラグインを更新登録します。

(9) HiRDB の終了

`pdstop` コマンドで HiRDB を正常終了させます。

(10) システム共通定義の変更

HiRDB が正常終了したら、システム共通定義に `pdplugin` オペランドを指定してください。`pdplugin` オペランドには、バージョンアップしたプラグインの名称を指定します。

HiRDB/パラレルサーバの場合、すべてのサーバマシン上のシステム共通定義に `pdplugin` オペランドを追加してください。追加漏れがあると HiRDB を開始できません。

(11) HiRDB の開始

`pdstart` コマンドで HiRDB を開始します。開始すると、バージョンアップ前に定義していた表、インデクスを使用できるようになります。さらに、バージョンアップ後のプラグインが新しい機能を提供する場合、その機能を利用できます。

5.3 プラグインの削除

5.3.1 プラグインを削除する手順

ここでは、HiRDBに登録されたプラグインを削除する方法と手順について説明します。なお、プラグインの削除とは、次に示す内容を削除することです。

- ディクショナリに登録されたプラグインの定義情報
- プラグインが提供する関数、抽象データ型及びインデクス型

ただし、プラグインファイルセットを含むプラグイン提供のファイルは削除しません。プラグインを削除する手順を次に示します。

(1) プラグインが提供する機能を使用したデータベース資源の削除

プラグインを削除する前に、次に示すデータベース資源を削除する必要があります。これらを削除するために発行する SQL 文を次の表に示します。

- 削除するプラグインの提供する抽象データ型を利用した表、ビュー表、関数、手続き、抽象データ型（ユーザが定義した抽象データ型の中で、プラグインが提供する抽象データ型を一つの属性として指定した場合）
- 削除するプラグインの提供するインデクス型を利用したインデクス
- 削除するプラグインの提供する関数を利用した関数、手続き

表 5-2 データベース資源を削除するための SQL

削除する対象となるデータベース資源	削除するための SQL
表	DROP TABLE
インデクス	DROP INDEX
ビュー表	DROP VIEW
関数	DROP FUNCTION
手続き	DROP PROCEDURE
抽象データ型	DROP DATA TYPE ※

注※ プラグインが提供するデータ型を削除してはいけません。

(2) 登録したプラグインの削除

削除する個々のプラグインについて次に示すコマンドを実行します。

`pdplrgst -d` プラグイン定義ファイル名 PIC ファイル名

注意事項

1. データ型プラグインを削除する場合で、そのデータ型のインデクス機能を提供するインデクス型プラグインも登録されているときは、インデクス型プラグインを先に削除する必要があります。
2. プラグインの所有者が MASTER 以外の場合、プラグインを削除するときに次に示すことに注意してください。
 - プラグインの削除はプラグインの所有者だけができます。クライアント環境定義の PDUSER オペランドにプラグインの所有者の認可識別子とパスワードを指定してください。そして、pdplgrgst コマンドを実行するときに -u オプションを指定してください。
 - プラグイン所有者のスキーマを削除した場合、プラグインも同時に削除されます。プラグインが削除された後の処理については、(3) 以降を参照してください。

(3) レジストリの削除

レジストリに登録した情報を削除する方法については、各プラグインで提供しているマニュアルを参照してください。

(4) HiRDB の終了

pdstop コマンドで HiRDB を正常終了させます。

(5) システム共通定義の変更

HiRDB が正常終了したら、システム共通定義から pdplugin オペランドを削除します。

(6) プラグインのアンインストール

プラグインをサーバマシンからアンインストールします。アンインストール方法については、該当するプラグインでの手順に従ってください。

6

データベースの作成

この章では、スキーマ、表、インデックスを作成し、データを格納するまでの方法について説明します。

6.1 データベース作成の概要

ここでは、データベース（表及びインデクス）を作成する前に理解しておくことについて説明します。ここで説明する項目を次に示します。

- データベースの作成前に必要な作業
- データベースの作成手順
- データベースの更新ログ取得方式
- ユニークインデクスを定義した表にデータロードする場合の注意
- 大量のデータをロードする場合（同期点指定のデータロード）
- 横分割表にデータをロードする場合（パラレルローディング機能）
- 横分割表にデータをロードする場合（分割入力データファイルの作成）
- 自動採番機能を使用したデータロード
- 入力データファイル UOC
- 不要な RD エリアの確認

6.1.1 データベースを作成する前に必要な作業

実行者 HiRDB 管理者

データベースを作成する前に必要な作業について説明します。

(1) クライアント環境定義の設定

次に示すクライアント環境定義を設定してください。クライアント環境定義の設定方法については、マニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」を参照してください。

- PDHOST
- PDUSER
- PDNAMEPORT

(2) パスワードの変更

HiRDB 管理者用の認可識別子のパスワードが、認可識別子と同じ文字列になっている場合、定義系 SQL の **GRANT** でパスワードを変更してください。データベース定義ユーティリティ (pddef) 又は HiRDB SQL Executer で次に示す SQL を実行します。

```
GRANT DBA TO HiRDB管理者用の認可識別子 IDENTIFIED BY 新しいパスワード;
```

(3) スキーマの定義

定義系 SQL の CREATE SCHEMA でスキーマを定義します。CREATE SCHEMA は、データベース定義ユーティリティ (pddef) 又は HiRDB SQL Executer で実行してください。なお、1 ユーザに対して 1 個のスキーマを定義します。

(4) HiRDB 管理者以外がデータベースを作成する場合

HiRDB 管理者以外がデータベースを作成する場合、ユーザ権限を与える作業が必要になります。定義系 SQL の GRANT で、データベースを作成するユーザに必要なユーザ権限を与えてください。必要なユーザ権限を次に示します。

- CONNECT 権限
- スキーマ定義権限
- RD エリア利用権限

ユーザ権限については、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

(例)

表を作成するユーザ（認可識別子：USER002、パスワード：HIRDB002）に、CONNECT 権限、スキーマ定義権限、RD エリア利用権限（RD エリア名：RDAREA01）を与えます。

```
GRANT CONNECT TO USER002 IDENTIFIED BY HIRDB002;  
GRANT SCHEMA TO USER002;  
GRANT RDAREA RDAREA01 TO USER002;
```

(5) データの変換方式の設定


データをデータベースに格納するとき、データの形式を変換する機能があります。次に示す機能を適用するかどうかを検討してください。これらの機能については、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

- 空白変換機能
- DECIMAL 型の符号正規化機能

6.1.2 データベースの作成手順

データベースの作成手順を次の図に示します。

図 6-1 データベースの作成手順



注

CREATE TABLE 及び CREATE INDEX は次に示すどちらかの方法で実行します。

- データベース定義ユーティリティ (pddef)
- HiRDB SQL Executer

6.1.3 データベースの更新ログ取得方式

データベース作成ユーティリティ (pdload) で表にデータを格納するときに、データベースの更新ログ取得方式を指定します。データベースの更新ログ取得方式は、データベース作成ユーティリティ (pdload) の-l オプションで指定します。

(1) データベースの更新ログ取得方式の種類

データベースの更新ログ取得方式には、次に示す 3 種類のモードがあります。

- ログ取得モード
ロールバック及びロールフォワードに必要なデータベース更新ログを取得します。データ件数が少ない場合に使用します。
- 更新前ログ取得モード
ロールバックに必要なデータベース更新ログだけを取得します。データ件数が多いときに使用します。
- ログレスモード
データベース更新ログを取得しません。そのため、データロードの処理時間が最も掛かりません。一つの RD エリアに一つの表だけ (分割格納している場合は一つの横分割表) を格納している場合で、関連するインデクスも一つの RD エリア内にあるときに使用します。

これらのモードの機能詳細については、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

(2) データの格納先がユーザ LOB 用 RD エリアの場合

データの格納先がユーザ LOB 用 RD エリアの場合、CREATE TABLE の RECOVERY オペランドでデータベースの更新ログ取得方式を指定します。

ユーザ LOB 用 RD エリアのデータベースの更新ログ取得方式 (CREATE TABLE の RECOVERY オペランド指定値) は、pload の-l オプションの指定値によって変わることがあります。pload の-l オプションの指定値によって変わるユーザ LOB 用 RD エリアのデータベースの更新ログ取得方式を次の表に示します。

表 6-1 pload の-l オプションの指定値によって変わるユーザ LOB 用 RD エリアのデータベースの更新ログ取得方式

pload の -l オプションの指定値	CREATE TABLE の RECOVERY オペランドの指定値		
	ALL	PARTIAL	NO
a (ALL 指定相当)	ALL	PARTIAL	NO
p (PARTIAL 指定相当)	PARTIAL*	PARTIAL*	NO
n (NO 指定相当)	NO	NO	NO

(凡例)

ALL：ログ取得モード

PARTIAL：更新前ログ取得モード

NO：ログレスモード

例えば、CREATE TABLE の RECOVERY オペランドに PARTIAL を指定し、pload の-l オプションに n を指定した場合、NO (ログレスモード) がユーザ LOB 用 RD エリアに設定されます。

注※

プラグインが出力するログの場合は、ALL (ログ取得モード) が仮定されます。

(3) モードの選択基準


基本的には省略値である更新前ログ取得モードを選択してください。ただし、次に示す条件を満たすような場合はほかのモードの選択を検討してください。

条件	選択するモード
RD エリアにデータロード対象表 (インデクス) だけを格納していて、かつ初期ロードである	ログレスモード
入力データ量が多く、データロードに時間が掛かる	
入力データ量が少ない	ログ取得モード

(4) 運用方法の違い

選択したモードによってデータロードするときの運用が異なります。運用方法の違いを次の図に示します。

図 6-2 データベースの更新ログ取得方式による運用方法の違い (データロード)



注※1

ログレスモードを選択したときに必要な操作です。ログレスモードの pdload コマンドが異常終了した場合、このバックアップを使用して RD エリアを回復します。ただし、「データロードの前にバックアップを取得しないでよい場合」で説明している条件を満たすときはバックアップを取得する必要はありません。

ただし、更新ログ取得方式に関係なく、プラグインインデクスを定義した表にインデクス一括作成モードで追加データロードをする場合はバックアップを取得してください。理由は、pdload コマンドが異常終了した場合のデータベース回復には既存データ部分を含め、全プラグインインデクスの再作成が必要となり、データベース回復に長時間必要となるためです。

注※2

更新前ログ取得モード又はログレスモードを選択したときに必要な操作です。ここでバックアップを取得しないと、pdrstr コマンドで RD エリアを回復する必要が生じた場合、RD エリアを最新の状態に回復できません (データロード実行後の反映処理を回復できません)。RD エリアはデータロード実行前の状態にしか回復できません。

補足事項

更新前ログ取得モード又はログレスモードを選択した場合、前記の手順 1~4 の間はデータロード対象 RD エリアを閉塞したままにしてください。手順 4 でバックアップを取得する前に RD エリアの内容が更新された場合、pdrstr コマンドで RD エリアを回復する必要が生じたときにその更新内容を回復できません。RD エリアはデータロード実行前の状態にしか回復できません。pdrstr コマンドで RD エリアを回復するとき、入力情報のシステムログ中に更新前ログ取得モード又はログレスモードで取得したログが入っていると pdrstr コマンドがエラーになります。

(5) データロードの前にバックアップを取得しないでもよい場合

ログレスモードでデータロードを実行する場合は、データロードの実行前にバックアップを取得する必要があります。ただし、次表に示す 1, 2 の条件のうちどちらかを満たす場合は、pdload コマンドが異常終了したときに RD エリアの状態をデータロード実行前の状態に戻すことができるため、バックアップの取得を省略できます。

項番	条件		障害発生時の RD エリア回復方法
1	初期ロードの場合	データロード対象 RD エリアにはデータロード対象の表、及びその表のインデクスだけを格納している場合	データロード対象 RD エリアをデータベース構成変更ユティリティ (pdmod コマンド) で再初期化した後に、再度データロードすると回復できます。
	作成モードでデータロードを実行する場合		
2	データロード対象 RD エリアにデータロード対象表 (インデクス) 以外の表 (インデクス) がある場合	バックアップとシステムログを使用してデータロード実行前の状態に RD エリアを回復できる場合	pdclose コマンドでデータロード対象 RD エリアをクローズした後に、pdlogswap コマンドでシステムログファイルをスワップして、データベース回復ユティリティ (pdrstr コマンド) にここまでのシステムログを入力すれば回復できます。
	追加モードでデータロードを実行する場合		

注

項番 2 の条件の場合は、バックアップを取得した方が RD エリアを回復するときの運用が簡単なため、基本的にはバックアップを取得することをお勧めします。特に、インデクス一括作成モードの pdload が異常終了した場合は、ログ取得モードであっても更新前ログ取得モードであっても、ロールバックではインデクスは回復されません。pdload が異常終了して、すぐにデータロード前の状態に回復する必要がある場合は必ずバックアップを取得してください。

6.1.4 ユニーク属性のインデクスを定義した表にデータロードする場合の注意

主キーインデクス (PRIMARY インデクス)、又はユニークインデクス (UNIQUE 指定のインデクス) を定義した表にデータロードをする場合は、次に示す注意が必要です。

- 入力データファイル中にキー値が重複するデータがある場合、インデクス一括作成モードでデータロードをしないでください。

インデクス一括作成モードでデータロードをすると、データを表に格納し、インデクスのキー情報をインデクス情報ファイルに出力します。この段階ではキー値の重複チェックはされません。キー値の重複チェックは、その後のインデクスデータの格納段階でチェックされます。キー値が重複していると、インデクスの作成処理はロールバックされますが、データは既に格納されています (コミットされて元に戻りません)。この場合、バックアップを使用して RD エリアを回復する必要があります。

したがって、キー値の重複データがある入力データファイルを使用してデータロードをする場合は、必ずインデクス更新モードを指定してください。このモードはデータを格納するごとにインデクスを更新するのでキー値の重複をすぐに検知し、該当するデータはデータベースに格納しません。

インデクス一括作成モード及びインデクス更新モードは、データベース作成ユーティリティ (pdload) の-i オプションで指定します。なお、省略値がインデクス一括作成モードになっているので注意してください。

6.1.5 大量のデータをロードする場合 (同期点指定のデータロード)

大量のデータを表にロードする場合、同期点指定のデータロードを実施するかどうかを検討してください。

通常、データロード処理では全データの格納処理を完了するまでトランザクションを決着できません。このため、データベース作成ユーティリティ実行中はシンクポイントダンプを有効化できません。したがって、大量データのロード中に HiRDB が異常終了すると、HiRDB の再開始処理に長い時間を必要とします。これを防ぐために、データロード時に任意の件数で同期点を設定してトランザクションを決着できます。これを同期点指定のデータロードといいます。

同期点指定のデータロードをするには、データベース作成ユーティリティの option 文で同期点行数 (何件データを格納したら同期点を取得するか) を指定してください。

注意事項


1. この機能を適用しない場合よりも同期点処理が実行される分、処理性能が低下します。
2. ユティリティが異常終了したとき、そのタイミングによって対処方法が異なります。異常終了時の対処方法については、「同期点指定のデータロード実行中にユーティリティが異常終了したときの対処方法」を参照してください。特に、インデクス一括作成モードでデータロードをしたときにユーティリティが異常終了すると、対処方法が複雑になるため注意してください。
3. 同期点のたびに新しいページからデータの格納を開始するので、この機能を適用しない場合よりも格納ページ数が多く必要になります。

6.1.6 横分割表にデータをロードする場合 (パラレルローディング機能)

パラレルローディング機能とは、一つの入力データファイルから横分割表を構成する複数の RD エリアに対してデータロードを並列実行する機能です。pdparalload コマンドを実行することで、複数の RD エリアに対するデータロードを一度に実行できます。

パラレルローディング機能の概要を次の図に示します。

図 6-3 パラレルローディング機能の概要



[説明]

ユーザーが `pdparaload` コマンドを実行すると、横分割表を構成する RD エリアの数だけ `pdload` コマンドが自動的に実行されます。このとき、`pdparaload` コマンドが `pdload` コマンドの制御文ファイルを生成します。

各 `pdload` コマンドが入力データファイルを参照し、該当するデータを抽出して RD エリア内の横分割表に格納します。

(1) 効果

パラレルローディング機能を使うことで得られる効果は、次の二つです。

- データロードに掛かる処理時間を短縮できます。

`pdparaload` を実行すると複数の `pdload` コマンドが並列で実行されます。そのため、一つの `pdload` コマンドで実行する表単位データロードと比べ、データロードに掛かる処理時間が短くなります。

- 一つの入力データファイルと 1 回のコマンド入力で済むため、運用が容易です。

分割入力データファイルを使用した RD エリア単位のデータロードの場合でも `pdload` コマンドの並列実行はできますが、その際、入力データファイルを分割したり、`pdload` コマンドを複数回入力したりと、運用が煩雑です。パラレルローディング機能を使う場合、入力データファイルを RD エリア単位に分割する必要はありません。また、コマンドの入力も 1 回で済みます。

このように、パラレルローディング機能は、RD エリア単位データロードの高速処理性能と、表単位データロードの運用容易性という両方の長所を併せ持った機能です。

(2) コマンド実行前に準備しておくこと

パラレルローディングを実行する前に、次の準備をしてください。

(a) リソース使用量の見積もり

パラレルローディングでは、複数の pdload コマンドを並列実行します。例えば、表を三つの RD エリアに分割して格納する場合、三つの pdload コマンドが同時に実行されるため、リソースも三つ分必要になります。これを考慮して必要なリソース使用量を見積もってください。

(b) 入力データの準備

表に入力するデータを入力データファイルとして準備します。pdparalload コマンドの入力データファイルは一つです。

(3) 運用手順

パラレルローディングの運用手順を次の図に示します。

図 6-4 パラレルローディングの運用手順



注※1

この手順は、データベースの更新ログ取得方式 (-l オプション) の指定によって、必要かどうか異なります。

注※2

この手順は、インデクスの作成方法 (-i オプション) に n (インデクス情報出力モード)、又は x (インデクス情報出力抑止モード) を指定した場合に必要です。また、c (インデクス一括作成モード) を指定している場合でも、非分割キーインデクスを定義しているときには必要になります。

(4) 制限事項

パラレルローディング機能を使用してデータロードをする場合の制限事項を次に示します。

- フレキシブルハッシュ分割を定義している表はデータロードできません。
- 同期点指定のデータロードはできません。
- パラレルローディングを実行中の表に対して、NOWAIT 検索はできません。
- LOB 列構成基表と LOB データを別々にロードすることはできません。
- テープ装置を媒体とする入力データファイルは使用できません。

pdparaload コマンドのオプションや制御文には、pdload コマンドのオプションや制御文と同様の指定ができますが、一部指定できないものもあります。指定可否の詳細については、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」の「pdparaload」を参照してください。

(5) 性能に影響を及ぼす条件

パラレルローディング機能の性能は、入力データのデータ配置など、データロードの実行環境に左右されます。そのため、実行環境によっては、パラレルローディング機能を使用してもデータロードに掛かる時間が短縮されないことがあります。したがって、実際に運用を開始する前に、一度パラレルローディング機能を使用して、データロードに掛かる時間を計測してください。その結果、パラレルローディング機能を使用することでデータロードに掛かる時間が短縮された場合に、パラレルローディング機能を使用してください。期待する処理性能が得られなかった場合は、表単位のデータロード、又は入力データファイルを分割して RD エリア単位のデータロードを行ってください。分割入力データファイルの作成については、「[横分割表にデータをロードする場合 \(分割入力データファイルの作成\)](#)」を参照してください。

パラレルローディング機能の性能に影響を及ぼす条件について以降で説明します。

(a) サーバ間横分割


パラレルローディング機能は、サーバ間横分割をしている場合に効果が得られます。サーバ内横分割をしている表にもパラレルローディングは実行できます。しかし、サーバが分かれている方が、データを格納するときの一つの pdload コマンドの処理がサーバを占有できるため、その分早くデータロードできます。

(b) 入力データのデータ配置


パラレルローディングを実行すると、複数の pdload コマンドが一つの入力データファイルからデータを読み込みます。このとき、読み込み処理が効率良くできるようなデータ配置にしておくと、処理時間が短くなります。次の図に示すように、入力データが分割キーに対して均等に配置されていると、効率良く読み込み処理ができます。

図 6-5 入力データのデータ配置と読み込み効率の関係

●均等なデータ配置の例



●偏ったデータ配置の例



- (凡例)
- A : 分割条件Aに該当する行データ
 - B : 分割条件Bに該当する行データ
 - C : 分割条件Cに該当する行データ

なお、サーバ内横分割をしている表のデータを pdrorg コマンドで一つのファイルにアンロードした場合、アンロードデータファイルは図の「偏ったデータ配置の例」のようになります。そのため、これを入力データファイルとしてパラレルローディングを実行する場合も性能が低下するおそれがあります。

(c) 入力データのデータ形式

パラレルローディング機能では、pdload コマンドでデータロードできるすべてのデータ形式でデータロードできます。ただし、大量のデータを扱う場合には、入力データのデータ形式をバイナリ形式にすることをお勧めします。DAT 形式や固定長データ形式の場合、データベースにデータを格納する際にデータ形式の変換処理が必要になります。これによって、CPU 使用率が上がり、データロードの並列処理の性能が低下するおそれがあるためです。

(d) LOB 作成種別

処理対象の表に LOB 列や LOB パラメタを持つ抽象データ型の列を定義している場合は、データロードの LOB 作成種別 (-k オプション) に f を指定することをお勧めします。f を指定したデータロードの場合、LOB 入力ファイルとして LOB データごとにファイルを用意します。そのため、データロードを並列実行する際に LOB データを重複して読み込むことがなく、入出力を削減できます。

LOB 作成種別に d を指定する場合、入力データファイル中にすべての LOB データを格納します。そうすると、各 RD エリア単位のデータロードで、処理対象外の LOB データを読み飛ばすという処理が発生するため、性能低下の原因になります。

(6) 運用例

ここでは、パラレルローディングの運用例について説明します。

- 運用例 1 は LOB 列の定義がある場合について説明します。
- 運用例 2 は非分割キーインデクスの定義がある場合について説明します。

運用例のデータロードの条件を次の表に示します。

表 6-2 パラレルローディングの運用例の条件

運用例	表定義		インデクス定義		入力データの形式	インデクス作成方法	ログ取得方式
	横分割	LOB 列	分割キーインデクス	非分割キーインデクス			
運用例 1	○	○	○	×	バイナリ形式	インデクス一括作成モード	更新前ログ取得モード
運用例 2	○	×	○	○	バイナリ形式	インデクス一括作成モード	更新前ログ取得モード

(凡例)

- ：定義します。
- ×：定義しません。

(a) 運用例 1 (LOB 列の定義がある場合)

LOB 列を定義した表 2 にパラレルローディング機能を使用してデータロードします。LOB 作成種別 (-k オプション) に f を指定して、LOB データごとにファイルを作成します。

●表定義とインデクス定義

表定義

```
create table "表2"(  
  col001    int not null,  
  col002    varchar(20),  
  col003    blob(1M) in ((LOB01), (LOB02), (LOB03)),  
  col004    decimal(10,3)  
) fix hash hashf by col001  
in (RDUSER11, RDUSER21, RDUSER31);
```

インデクス定義

```
create index "インデクス2" on "表2"(col001, col002)  
in ((RDUSER12), (RDUSER22), (RDUSER32));
```

●データロードの手順

1. pdhold コマンドでデータロード対象の RD エリアを閉塞します。

```
pdhold -r LOB01, LOB02, LOB03, RDUSER11, RDUSER21, RDUSER31, RDUSER12, RDUSER22, RDUSER32
```

2. pdparaload コマンドの制御文ファイルを作成します。

source : サーバ名, 入力データファイル, エラー情報ファイルを指定します。HiRDB/パラレルサーバの場合は, サーバ名を必ず指定してください。

lobdata : LOB 入力ファイルを指定します。

idxwork : インデクス情報ファイルの格納ディレクトリを指定します。

sort : ソート用ワークファイルの格納ディレクトリを指定します。

report : 処理結果ファイル名を指定します。

```
source fes01:c:¥users¥data¥input_file error=c:¥users¥rep¥error_file
lobdata c:¥users¥data¥lob
idxwork bes01 c:¥users¥work
idxwork bes02 c:¥users¥work
idxwork bes03 c:¥users¥work
sort bes01 c:¥users¥work
sort bes02 c:¥users¥work
sort bes03 c:¥users¥work
report file=c:¥users¥rep¥result_file
```

3. pdparaload コマンドでデータロードを行います。

-d : 作成モードでデータロードします。

-b : バイナリ形式の入力データファイルを使用します。

-k : LOB 作成種別を指定します。LOB データごとにファイルを作成します (f)。

-i : インデクス一括作成モード (c) を指定します。

-l : 更新前ログ取得モード (p) を指定します。

```
pdparaload -d -b -k f -i c -l p "表2" c:¥users¥cntl¥control_file
```

4. pdcopy コマンドで RD エリアのバックアップを取得します。

```
pdcopy -m c:¥users¥rdarea¥mast¥mast01 -M r -p c:¥users¥pdcopy¥list¥list01
-b c:¥users¥pdcopy¥backup¥backup01
-r LOB01,LOB02,LOB03,RDUSER11,RDUSER21,RDUSER31,RDUSER12,RDUSER22,RDUSER32
```

5. pdrels コマンドで RD エリアの閉塞を解除します。

```
pdrels -r LOB01,LOB02,LOB03,RDUSER11,RDUSER21,RDUSER31,RDUSER12,RDUSER22,RDUSER32
```

(b) 運用例 2 (非分割キーインデクスの定義がある場合)

非分割キーインデクスを定義した表 3 にパラレルローディング機能を使用してデータロードします。非分割キーインデクスを定義しているため, pdparaload コマンド実行後に, pdrorg コマンドでインデクスの一括作成をする必要があります。インデクスの一括作成時には, pdparaload コマンドで出力されたインデクス情報ファイルを指定します。

●表定義とインデクス定義

表定義

```
create table "表3"(  
  col001    int not null,  
  col002    varchar(20),  
  col003    char(32),  
  col004    decimal(10,3)  
) partitioned by col001  
in ((RDUSER11) 10000000, (RDUSER21) 20000000, (RDUSER31));
```

インデクス定義 (分割キーインデクス)

```
create index "インデクス3" on "表3"(col001,col002)  
in ((RDUSER12), (RDUSER22), (RDUSER32));
```

インデクス定義 (非分割キーインデクス)

```
create index "インデクス4" on "表3"(col003)  
in ((RDUSER13));
```

●データロードの手順

1. pdhold コマンドでデータロード対象の RD エリアを閉塞します。

```
pdhold -r RDUSER11, RDUSER21, RDUSER31, RDUSER12, RDUSER22, RDUSER32, RDUSER13
```

2. pdparaload コマンドの制御文ファイルを作成します。

source : 入力データファイル, エラー情報ファイルを指定します。HiRDB/パラレルサーバの場合は, サーバ名を必ず指定してください。

idxwork : インデクス情報ファイルの格納ディレクトリを指定します。データロード後は, ここに作成されたインデクス情報ファイルを使ってインデクスの一括作成をします。

sort : ソート用ワークファイルの格納ディレクトリを指定します。

report : 処理結果ファイル名を指定します。

```
source c:%users%data%input_file error=c:%users%rep%error_file  
idxwork c:%users%work  
sort c:%users%work  
report file=c:%users%rep%result_file
```

3. pdparaload コマンドでデータロードを行います。

-d : 作成モードでデータロードします。

-b : バイナリ形式の入力データファイルを使用します。

-i : インデクス一括作成モード (c) を指定します。

-l : 更新前ログ取得モード (p) を指定します。

```
pdparaload -d -b -i c -l p "表3" c:%users%cntl%control_file
```

4. pdrorg コマンドの制御文ファイルを作成します。

index 文に, pdparaload コマンドで出力されたインデクス情報ファイルを指定します。

```
index "インデクス4" RDUSER13 "c:¥users¥work¥INDEX-インデクス4-RDUSER13-faaG4MnMf"  
index "インデクス4" RDUSER13 "c:¥users¥work¥INDEX-インデクス4-RDUSER13-caa34EnEc"  
index "インデクス4" RDUSER13 "c:¥users¥work¥INDEX-インデクス4-RDUSER13-caa06MnMc"  
sort c:¥users¥work  
report file=c:¥users¥rep¥result_file2
```

5. pdrorg コマンドでインデクスの一括作成をします。

```
pdrorg -k ixmk -l p -t "表3" c:¥users¥cntl¥control_rorg
```

6. pdcopy コマンドで RD エリアのバックアップを取得します。

```
pdcopy -m c:¥users¥rdarea¥mast¥mast01 -M r -p c:¥users¥pdcopy¥list¥list01  
-b c:¥users¥pdcopy¥backup¥backup01  
-r RDUSER11, RDUSER21, RDUSER31, RDUSER12, RDUSER22, RDUSER32, RDUSER13
```

7. pdrels コマンドで RD エリアの閉塞を解除します。

```
pdrels -r RDUSER11, RDUSER21, RDUSER31, RDUSER12, RDUSER22, RDUSER32, RDUSER13
```


(7) コマンドエラーが発生した場合の運用

pdparaload コマンドの実行時に発生するエラーと対処には、大きく分けて次の二つがあります。

- RD エリア単位データロード (pdload コマンド) 実行中のエラー
この場合、一部の RD エリアへのデータロードに失敗しています。エラーになったそれぞれの RD エリアについてエラーの対処をした後、pdload コマンドで RD エリア単位のデータロードを再実行します。
- RD エリア単位データロード (pdload コマンド) 開始前のエラー
この場合、すべての RD エリアへのデータロードに失敗しています。エラーに対処した後、pdparaload コマンドを再実行します。

pdparaload コマンドの実行時に発生するエラーと対処の詳細について説明します。まず最初に、pdparaload コマンドの実行でエラーが発生した場合の対処の流れを次に示します。

図 6-6 pdparaload コマンドの実行でエラーが発生した場合の対処の流れ



注

図中の(a)から(e)は、以降の(a)から(e)と対応しています。

(a) エラー発生時のタイミングを特定します

エラー発生時のタイミングを特定します。次の両方のメッセージが出力されているかどうかを確認してください。

- KFPL00791-I メッセージ
- KFPL00792-I メッセージ

《両方のメッセージが出力されている場合》

RD エリア単位データロードの実行中にエラーが発生しています。これによって、一部の RD エリアへのデータロードに失敗しています。この場合は、(b)以降の手順に従ってエラーに対処してください。その後、pdload コマンドで RD エリア単位のデータロードを再実行してください。

《どちらかのメッセージが出力されていない場合》

RD エリア単位データロードの開始前にエラーが発生しています。つまり、すべての RD エリアへのデータロードに失敗しています。この場合は、KFPL00794-I メッセージの直前に出力されたエラーメッセージに従って対処してください。その後、pdparaload コマンドを再実行してください。

(b) 対処が必要な RD エリアを特定します

pdparaload コマンドを実行したコマンドプロンプト又はイベントログに出力されたメッセージから KFPL00793-I メッセージを抽出し、対処が必要な RD エリアを特定します。メッセージを抽出する際には、次の項目を検索キーにしてください。

- メッセージ ID (KFPL00793-I)
- 認可識別子
- 表識別子

メッセージ抽出例

```
KFPL00793-I Pdload execution abnormal terminated, table=user1."T1", RDAREA=RDAREA1, return code=8, pdload process id=1385412 (1212478)
:
KFPL00793-I Pdload execution abnormal terminated, table=user1."T1", RDAREA=RDAREA2, return code=8, pdload process id=1385433 (1212478)
```

[説明]

認可識別子 (user1) と表識別子 (T1) を基に、KFPL00793-I メッセージを抽出します。これによって、データロードに失敗した RD エリア (RDAREA1, RDAREA2) を特定できます。

特定した RD エリアに対して、KFPL00793-I メッセージのリターンコードによって、次の対処をしてください。

《リターンコードが 4 の場合》

pdload コマンドが出力したエラー情報ファイルを参照して、エラーに対処してください。エラー情報ファイルは、pdparaload コマンドの source 文の error オプションで指定しています (ファイル名には自動的に RD エリア名称が付加されます)。指定を省略した場合は、次のディレクトリとファイル名称で作成されます。

- エラー情報ファイルの格納ディレクトリ
 1. pd_tmp_directory オペランドで指定したディレクトリ
 2. 1.の指定がない場合、システム環境変数 TMP で指定したディレクトリ
 3. 2.の指定がない場合、%PDDIR%#tmp ディレクトリ
- エラー情報ファイルの名称

(c)で特定するプロセス ID とメッセージ ID (KFPL00793-I) が含まれるファイル名

エラーに対処したら、(e)の手順に従って、RD エリア単位のデータロードを再実行してください。

《リターンコードが 8 の場合》

(c)、(d)の手順に従って、エラーの内容を特定し、対処してください。

その後、(e)の手順に従って、RD エリア単位のデータロードを再実行してください。

(c) 実行していたプロセスの ID を特定します

メッセージログファイルから、pdparaload コマンドが実行した pdload 制御プロセスとサーバプロセスの ID を特定します。次の手順でプロセス ID を抽出してください。

1. pdcat コマンドで、pdparaload コマンドの実行開始 (KFPL00791-I メッセージ) から終了 (KFPL00794-I メッセージ) までの間のメッセージログをファイルに出力します。
2. 1.で出力した内容からプロセスの開始を示す KFPL00711-I メッセージを抽出します。メッセージを抽出する際には、次の項目を検索キーにしてください。
 - メッセージ ID (KFPL00711-I)
 - 認可識別子
 - 表識別子
 - (b)で特定した RD エリア名

メッセージ抽出例

```
1572976 2010/11/04 15:55:48 0mload1 lod KFPL00711-I pdloadm started, table=user1."T1", RD  
AREA=RDAREA1  
1728690 2010/11/04 15:55:48 bes1 lod KFPL00711-I pdbes started, table=user1."T1", RDAR  
EA=RDAREA1
```

[説明]

認可識別子 (user1) と表識別子 (T1) と RD エリア名 (RDAREA1) を基に、KFPL00711-I メッセージを抽出します。これによって、エラーが発生したプロセスの ID (1572976, 1728690) を特定できます。

この場合、それぞれの ID は次のプロセスを示しています。

- 1572976 は、プロセス名が pdloadm であるため、pdload 制御プロセスです。
- 1728690 は、プロセス名が pdbes であるため、バックエンドサーバプロセスです。

(d) エラーの内容を特定します

メッセージログファイルから、エラーの内容を特定します。(c)で特定したプロセス ID を検索キーにして、(c)の手順 1.で取得したメッセージログファイルから対処が必要なエラーメッセージを抽出してください。

メッセージ抽出例 (pload 制御プロセス)

```
1572976 2010/11/04 15:55:48 0mload1 lod KFPL00711-I pdloadm started, table=user1."T1", RD  
AREA=RDAREA1  
1572976 2010/11/04 15:55:48 0mload1 lod KFPL00704-I Pdload terminated, return code=8
```

メッセージ抽出例 (バックエンドサーバプロセス)

```
1728690 2010/11/04 15:55:48 bes1 lod KFPL00711-I pdbes started, table=user1."T1", RDAREA=  
RDAREA1  
1728690 2010/11/04 15:55:48 bes1 lod KFPL00709-I Error information file was created, file  
=c:/tmp/ERROR-4cd258f41728690  
1728690 2010/11/04 15:55:48 bes1 lod KFPL00709-I Lobmid file was created, file=c:/tmp/LOB  
MID-T1-4cd258f41728690  
1728690 2010/11/04 15:55:48 bes1 lod KFPL00702-I Pdload started, table=user1."T1", genera  
tion=0  
1728690 2010/11/04 15:55:48 bes1 lod KFPL00710-I Index information file assigned, index=u  
ser1."T1NX", RDAREA="USER01", file=c:/tmp/INDEX-T1NX-USER01-GN0-daan_ylid  
1728690 2010/11/04 15:55:48 bes1 lod KFPL00723-I 0 rows loaded, table=user1."T1", RDAREA=  
"USER01"  
1728690 2010/11/04 15:55:48 bes1 lod KFPLxxxxx-E YYYYYY
```

[説明]

プロセス ID (1572976, 1728690) を基に、メッセージを抽出します。この場合、バックエンドサーバプロセスでエラーメッセージ (KFPLxxxxx-E) が出力されていることがわかります。このエラーメッセージに従って、対処します。

エラーに対処したら、(e)の手順に従って、RD エリア単位のデータロードを再実行してください。

(e) RD エリア単位のデータロード (pload コマンド) を再実行します

pload コマンドで RD エリア単位のデータロードを再実行します。この際、pdparaload コマンドが生成した pload コマンドの制御文を再利用することをお勧めします。pdparaload コマンドが生成した pload コマンドの制御文ファイルの格納ディレクトリとファイル名を次に示します。これを基に pload の制御文ファイルを作成してください。

- pload 制御文の格納ディレクトリ
 1. pd_tmp_directory オペランドで指定したディレクトリ
 2. 1.の指定がない場合、システム環境変数 TMP で指定したディレクトリ
 3. 2.の指定がない場合、%PDDIR%*tmp ディレクトリ
- pload 制御文のファイル名
LOD_CTL_認可識別子_表識別子_RD エリア ID

注意事項

RD エリア単位のデータロードを再実行する際には、pload の option 文で divermsg=off を指定してください。

RD エリア単位にデータロードする場合、入力データ中に RD エリアの格納条件と一致しない行データがあると、エラーデータ情報を出力し、pdload コマンドはリターンコード 4 で終了します。divermsg=off を指定すると、このエラーデータ情報の出力が抑止され、pdload コマンドをリターンコード 0 で終了できます。

RD エリア単位データロードを再実行する場合の、pdload コマンドの制御文とコマンドラインの例を示します。

制御文の例

```
option divermsg=off
source "RDUSER02" fes01:c:¥users¥data¥input_file error=¥users¥rep¥error_file_RDUSER02_101
lobdata c:¥users¥data¥lob
idxwork bes02 c:¥users¥work
sort bes02 c:¥users¥work
report file=c:¥users¥rep¥result_file_RDUSER02_101
```

[説明]

- option 文に divermsg=off を指定することによって、エラーデータ情報の出力を抑止します。
- RD エリア単位データロードのため、source 文には対象とする RD エリア名称を指定します。

コマンドラインの例

```
pdload -d -b -k f -i c -l p "表2" "c:¥users¥tmp¥LOD_CTL_USER02_表2_101"
```

6.1.7 横分割表にデータをロードする場合 (分割入力データファイルの作成)

横分割表にデータをロードする場合は、[パラレルローディング機能](#)を使う方法もあります。[パラレルローディング機能](#)については、「[横分割表にデータをロードする場合 \(パラレルローディング機能\)](#)」を参照してください。パラレルローディング機能で期待する効果が得られない場合には、ここで説明する分割入力データファイルを使用したデータロードを適用してください。

横分割表にデータをロードする場合、格納する RD エリア単位に入力データファイルを分割してデータロードを並列実行すると、データロードに掛かる時間を短縮でき、表の占有時間が短縮できます。制御情報ファイルに src_work 文を指定してデータベース作成ユーティリティ (pdload) を実行すると、ユーザが作成した入力データファイルから、RD エリア単位の入力データファイルが作成できます。これによって、RD エリア単位にデータロードを実行できます。このとき、データベース作成ユーティリティ (pdload) が作成するファイルを分割入力データファイルといいます。分割入力データファイルを作成する場合のオプション及び制御文については、マニュアル「[HiRDB コマンドリファレンス](#)」を参照してください。

6.1.8 自動採番機能を使用したデータロード

順序数生成子を使用すると、自動的に採番ができます。これを自動採番機能といいます。データロード時に、順序数生成子が生成した順序番号を、表の列に格納できます。ここでは、順序番号の取得方式と格納方式の選択基準について説明します。

なお、自動採番機能についてはマニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」を、自動採番機能を使用したデータロードの詳細についてはマニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

(1) 順序番号の取得方式の選択基準

順序番号の取得方式には、次の3種類があります。

全数一括取得方式：

データロード完了後に一括して順序数生成子の値を使用した順序番号にします。

指定単位取得方式：

指定した単位ごとに順序番号を取得しながらデータロードします。

バッファ単位取得方式：

入力バッファに読み込める行数分の順序番号を取得しながらデータロードします。

順序番号の取得方式は、次の表に示す特徴を考慮して選択してください。

表 6-3 順序番号の取得方式ごとの特徴

検討項目	特徴		
	全数一括取得方式	指定単位取得方式	バッファ単位取得方式
正常時の欠番発生	発生しません。	データロードした行数が指定した単位の倍数でなければ、欠番が発生します。	発生しません。※2
ロールバック時の大量の欠番発生	発生しません。	現在値はロールバックが発生しても回復されないため、大量の欠番が発生します。	現在値はロールバックが発生しても回復されないため、大量の欠番が発生します。
順序数生成子への採番要求時の通信オーバーヘッド※1	データロードのコミットの回数分しか採番要求をしないため、採番処理による性能への影響は小さくなります。	取得する単位を大きくすることで、採番要求の回数を抑え、性能への影響を小さくできます。	入力バッファ長を大きくすることで、採番要求の回数を抑え、性能への影響を小さくできます。ただし、1回に取得する単位は入力バッファ長と列の定義長から算出した行長で決まるため、行長が大きいと入力バッファに多くのメモリを必要とします。
同じ順序数生成子を使用するUAPとの同時実行	同時実行はできません。データロード中は順序数生成子に排他が掛かかります。	同時実行できます。	同時実行できます。

検討項目	特徴		
	全数一括取得方式	指定単位取得方式	バッファ単位取得方式
RD エリア単位のデータロードの並列実行	同時実行はできません。データロード中は順序数生成子に排他が掛かかります。	並列実行できます。	並列実行できます。

注※1

HiRDB/パラレルサーバの場合、データベース作成ユーティリティが入力データを読み込むサーバと順序数生成子が定義されたサーバが異なる場合、順序番号の取得時に通信が発生します。そのため、採番要求が頻繁に行われると、通信回数が多くなり、データロードの性能に影響します。

注※2

順序番号の格納方式が列データ全置換以外の場合は、欠番が発生する可能性があります。

(2) 順序番号の格納方式の選択基準

順序番号の格納方式には、次の3種類があります。それぞれの選択基準について説明します。

列データ全置換：

順序番号を格納する列に対して、入力データファイル中の該当する列データをすべて順序番号に置き換えます。該当する列の値に、すべて新しく番号を振り直す場合に選択します。

列データ一部置換：

順序番号を格納する列に対して、入力データファイル中の該当する列データのうち、指定した置換条件に一致するデータだけ順序番号に置き換えます。例えば、入力データファイルがDAT形式、又は拡張DAT形式で、NULL値の部分だけ順序番号に置き換える場合などに選択します。

列データ追加：

順序番号を格納する列に対応するデータが入力データファイル中がない場合、順序番号を入力データとして追加します。番号を格納する列を新しく追加する場合に選択します。なお、入力データファイルがバイナリ形式の場合、この方式は指定できません。

6.1.9 入力データファイル UOC

任意に作成したプログラムで、データロードするデータを編集できます。編集されたデータは、直接 pdload に渡されます。そのため、入力ファイルを編集するプログラムで、いったんワークファイルを作成しない形でデータロードができます。

データを編集するためにユーザが作成したプログラムを UOC (ユーザOWNコーディング) といいます。UOC は、データベースに格納したいデータファイルが pdload の入力データファイルのフォーマットと異なる場合や、データベースに格納したいデータが HiRDB の文字コードと異なる場合など、入力データの編集が必要なときに使用できます。

6.1.10 不要な RD エリアの削除

データベースを作成後、ディクショナリ表の SQL_RDAREAS 表を検索して、表やインデクスが定義されなかったユーザ用 RD エリア又は LOB 列が定義されなかったユーザ LOB 用 RD エリアがないかどうか確認することをお勧めします。もし不要な RD エリアがあれば、削除できます。不要な RD エリアを削除することで、ディスク所要量を削減できます。

ディクショナリ表の検索方法と SQL_RDAREAS 表についてはマニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」を、RD エリアの削除方法については、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

6.2 横分割表の作成

6.2.1 横分割表の作成例

商品表を作成します。商品表の作成条件を次に示します。

- 商品表を横分割します。ユーザ用 RD エリア RDAREA01～RDAREA02 に商品表を格納します。
- 商品表に分割キーインデクス (INDX1) を定義します。ユーザ用 RD エリア RDAREA03～RDAREA04 に INDX1 を格納します。
- 商品表に非分割キーインデクス (INDX2) を定義します。ユーザ用 RD エリア RDAREA05 に INDX2 を格納します。HiRDB/パラレルサーバの場合は、ユーザ用 RD エリア RDAREA05～RDAREA06 に INDX2 を格納します。
- RDAREA01～RDAREA06 にはデータロード対象表 (インデクス) だけを格納していて、初期ロードとします。
- データロードをするときにインデクスを一括作成 (省略値) します。
- ログレスモードでデータロードをします。

分割キーインデクス及び非分割キーインデクスについては、「[インデクスの横分割](#)」を参照してください。


また、横分割表にデータをロードする場合には、[パラレルローディング機能](#)を使う方法もあります。パラレルローディング機能については、「[横分割表にデータをロードする場合 \(パラレルローディング機能\)](#)」を参照してください。

分割キーインデクス (INDX1) 定義列


非分割キーインデクス (INDX2) 定義列

商品番号	商品名	標準単価	数量
01010	ブラウス	3500	96
01011	ブラウス	3500	35
02021	ポロシャツ	3640	63
⋮	⋮	⋮	⋮

● HiRDB/シングルサーバの場合



● HiRDB/パラレルサーバの場合



(凡例)

SDS : シングルサーバ
BES : バックエンドサーバ

(1) 商品表の定義

CREATE TABLE で商品表を定義します。定義例を次に示します。

(a) キーレンジ分割の場合

格納条件指定

```
CREATE TABLE 商品表
(商品番号 CHAR(5) NOT NULL,
 商品名 NCHAR(15),
標準単価 INTEGER,
数量 INTEGER
)IN ((RDAREA01)商品番号<='10000', (RDAREA02));
```

境界値指定の場合

```
CREATE TABLE 商品表
(商品番号 CHAR(5) NOT NULL,
 商品名 NCHAR(15),
標準単価 INTEGER,
数量 INTEGER
```

```
)PARTITIONED BY 商品番号  
IN ((RDAREA01)'10000', (RDAREA02));
```

(b) フレキシブルハッシュ分割, FIX ハッシュ分割の場合

```
CREATE TABLE 商品表  
(商品番号 CHAR(5) NOT NULL,  
商品名 NCHAR(15),  
標準単価 INTEGER,  
数量 INTEGER  
)[FIX]※ HASH HASH6 BY 商品番号  
IN (RDAREA01, RDAREA02);
```

注※ FIX ハッシュ分割の場合に指定します。

(2) インデクスの定義

CREATE INDEX で商品表にインデクスを定義します。定義例を次に示します。

(a) HiRDB/シングルサーバの場合

```
CREATE INDEX INDX1 ON 商品表 (商品番号)  
IN ((RDAREA03), (RDAREA04));  
CREATE INDEX INDX2 ON 商品表 (数量)  
IN (RDAREA05);
```

(b) HiRDB/パラレルサーバの場合

```
CREATE INDEX INDX1 ON 商品表 (商品番号)  
IN ((RDAREA03), (RDAREA04));  
CREATE INDEX INDX2 ON 商品表 (数量)  
IN ((RDAREA05), (RDAREA06));
```

(3) 表へのデータの格納

データベース作成ユーティリティ (pdload) で表にデータを格納します。格納手順を次に示します。

〈手順〉

1. pdhold コマンドで、データロード対象 RD エリア (RDAREA01~RDAREA05) を閉塞します。HiRDB/パラレルサーバの場合は RDAREA01~RDAREA06 を閉塞します。
2. pdload コマンドで、入力データファイルを表にデータロードします。RD エリアにはデータロード対象表 (インデクス) だけを格納していて、かつ初期ロードのため、データベースの更新ログ取得方式にログレスモードを選択します。また、インデクスの作成方法にインデクス一括作成モード (省略値) を選択します。pdload コマンドに指定するオプションについては、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

3. ログレスモードで pdload コマンドを実行しているため、データロード対象 RD エリアのバックアップを取得します。RD エリア単位のバックアップの取得方法については、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

4. pdrels コマンドで、データロード対象 RD エリアの閉塞を解除します。

上記のコマンドとユティリティの詳細及びこれらのコマンドとユティリティの実行結果の確認方法については、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

補足事項

- ログレスモードで pdload コマンドを実行するため、前記の手順 1~3 の間はデータロード対象 RD エリアを閉塞したままにしてください。
- 改竄防止表に対して pdload コマンドでデータロードするとき、-d オプションは使用できません。
- インデクス一括作成中にエラーが発生した場合の対処方法については、「[インデクス一括作成中に発生したエラーの対処方法](#)」を参照してください。

(4) データの格納状態の確認

データロードをした場合は、運用を開始する前にデータベース状態解析ユティリティ (pddbst) を実行して、データの格納状態を確認することをお勧めします。設計どおりにデータベースを作成できたかどうかを確認できます。データベース状態解析ユティリティ (pddbst) を実行すると、次に示す情報を取得できます。

- ユーザ用 RD エリア単位のデータの格納状態
- 表又はインデクス単位のデータの格納状態


6.3 LOB 列を定義した表の作成

6.3.1 LOB 列を定義した表の作成例

商品表を作成します。商品表の作成条件を次に示します。

- 商品表を横分割します。ユーザ用 RD エリア RDAREA01～RDAREA02 に商品表の LOB 列構成基表を格納します。
- ユーザ LOB 用 RD エリア LOBAREA01～LOBAREA02 に LOB 列のデータを格納します。
- 商品表に分割キーインデクス (INDX1) を定義します。ユーザ用 RD エリア RDAREA03～RDAREA04 に INDX1 を格納します。
- RDAREA01～RDAREA04, LOBAREA01～LOBAREA02 にはデータロード対象表 (インデクス) だけを格納していて、初期ロードとします。
- データロードをするときにインデクスを一括作成 (省略値) します。
- ログレスモードでデータロードをします。

なお、横分割表にデータをロードする場合には、[パラレルローディング機能](#)を使う方法もあります。[パラレルローディング機能](#)については、「[横分割表にデータをロードする場合 \(パラレルローディング機能\)](#)」を参照してください。



補足事項

- 一つのユーザ LOB 用 RD エリアには、表中の一つの LOB 列だけを格納します。また、一つの表に複数の LOB 列がある場合には、それぞれ別のユーザ LOB 用 RD エリアに格納する必要があります。

- LOB 列が横分割表の場合には、LOB 列ごとにユーザ LOB 用 RD エリアと、表を格納しているユーザ用 RD エリアの数を 1 対 1 に対応させる必要があります。

(1) 商品表の定義

CREATE TABLE で商品表を定義します。定義例を次に示します。

(a) キーレンジ分割の場合

格納条件指定

```
CREATE TABLE 商品表
(商品番号 CHAR(5),
 商品名 NCHAR(15),
標準単価 INTEGER,
数量 INTEGER,
商品画像 BLOB(64K) IN ((LOBAREA01), (LOBAREA02))
)IN ((RDAREA01) 商品番号<=' 10000', (RDAREA02));
```

境界値指定

```
CREATE TABLE 商品表
(商品番号 CHAR(5),
 商品名 NCHAR(15),
標準単価 INTEGER,
数量 INTEGER,
商品画像 BLOB(64K) IN ((LOBAREA01), (LOBAREA02))
)PARTITIONED BY 商品番号
IN ((RDAREA01)' 10000', (RDAREA02));
```

(b) フレキシブルハッシュ分割, FIX ハッシュ分割の場合

```
CREATE TABLE 商品表
(商品番号 CHAR(5),
 商品名 NCHAR(15),
標準単価 INTEGER,
数量 INTEGER,
商品画像 BLOB(6000) IN ((LOBAREA01), (LOBAREA02))
)[FIX]※ HASH HASH6 BY 商品番号
IN (RDAREA01, RDAREA02);
```

注※ FIX ハッシュ分割の場合に指定します。

(2) インデクスの定義

CREATE INDEX で商品表にインデクスを定義します。定義例を次に示します。

```
CREATE INDEX INDX1 ON 商品表 (商品番号)
IN ((RDAREA03), (RDAREA04));
```

(3) 表へのデータの格納

データベース作成ユーティリティ (pdload) で表にデータを格納します。格納手順を次に示します。

〈手順〉

1. pdhold コマンドで、データロード対象 RD エリア (RDAREA01~RDAREA04, LOBAREA01~LOBAREA02) を閉塞します。
2. pdload コマンドで、入力データファイルを表にデータロードします。RD エリアにはデータロード対象表 (インデクス) だけを格納していて、かつ初期ロードのため、データベースの更新ログ取得方式にログレスモードを選択します。また、インデクスの作成方法にインデクス一括作成モード (省略値) を選択します。pdload コマンドに指定するオプションについては、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。
3. ログレスモードで pdload コマンドを実行しているため、データロード対象 RD エリアのバックアップを取得します。RD エリア単位のバックアップの取得方法については、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。
4. pdrels コマンドで、データロード対象 RD エリアの閉塞を解除します。

上記のコマンドとユーティリティの詳細及びこれらのコマンドとユーティリティの実行結果の確認方法については、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

補足事項

- ログレスモードで pdload コマンドを実行するため、前記の手順 1~3 の間はデータロード対象 RD エリアを閉塞したままにしてください。
- 改竄防止表に対して pdload コマンドでデータロードするとき、-d オプションは使用できません。
- インデクス一括作成中にエラーが発生した場合の対処方法については、「インデクス一括作成中に発生したエラーの対処方法」を参照してください。

(4) データの格納状態の確認

データロードをした場合は、運用を開始する前にデータベース状態解析ユーティリティ (pddbst) を実行して、データの格納状態を確認することをお勧めします。設計どおりにデータベースを作成できたかどうかを確認できます。データベース状態解析ユーティリティ (pddbst) を実行すると、次に示す情報を取得できます。

- ユーザ用 RD エリア又はユーザ LOB 用 RD エリア単位のデータの格納状態
- 表又はインデクス単位のデータの格納状態

(5) 補足事項

LOB 列を定義した表にデータロードする場合、LOB 列構成基表と LOB データを別々にデータロードすることもできます。このときの手順を次に示します。

なお、データベースの更新ログ取得方式にログレスモードを、インデクスの作成方法にインデクス一括作成モード（省略値）を選択したとします。

〈手順〉

1. `pdhold` コマンドで、データロード対象 RD エリア（RDAREA01～RDAREA04, LOBAREA01～LOBAREA02）を閉塞します。
2. `pdload` コマンドで、入力データファイルを表（LOB 列構成基表及びインデクス）にデータロードします。このときのデータロード対象 RD エリアは RDAREA01～RDAREA04 になります。このとき、LOB 中間ファイルに LOB 列のデータロード時に必要な情報を出力するようにしてください。pdload コマンドに指定するオプションについては、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。
3. `pdload` コマンドで、ユーザ LOB 用 RD エリア LOBAREA01～LOBAREA02 にデータロードします。このとき、LOB 入力ファイルと 2.で作成した LOB 中間ファイルを指定します。
4. ログレスモードで `pdload` コマンドを実行しているため、データロード対象 RD エリアのバックアップを取得します。RD エリア単位のバックアップの取得方法については、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。
5. `pdrels` コマンドで、データロード対象 RD エリアの閉塞を解除します。

上記のコマンドとユティリティの詳細及びこれらのコマンドとユティリティの実行結果の確認方法については、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

6.4 プラグインが提供する抽象データ型を定義した表の作成

ここでは、プラグインが提供する抽象データ型（SGMLTEXT 型、XML 型）を定義した表の作成について説明します。

SGMLTEXT 型を使用する場合には HiRDB Text Search Plug-in、XML 型を使用する場合には HiRDB XML Extension が必要です。プラグインの環境設定については、「[プラグインの環境設定](#)」を参照してください。なお、プラグインの所有者は MASTER にしてください。

6.4.1 SGMLTEXT 型


ここでは、HiRDB Text Search Plug-in が提供する抽象データ型（SGMLTEXT 型）を定義した表の作成方法について説明します。

ここでは、薬品管理表を作成します。薬品管理表の作成条件を次に示します。

- 薬品管理表を横分割します。ユーザ用 RD エリア RDAREA01～RDAREA02 に薬品管理表の LOB 列構成基表を格納します。
- ユーザ LOB 用 RD エリア LOBAREA01～LOBAREA02 に SGMLTEXT 型の列のデータを格納します。
- ユーザ LOB 用 RD エリア LOBAREA03～LOBAREA04 にプラグインインデクスを格納します。
- RDAREA01～RDAREA02、LOBAREA01～LOBAREA04 にはデータロード対象表（インデクス）だけを格納していて、初期ロードとします。
- データロードをするときにインデクスを一括作成（省略値）します。
- ログレスモードでデータロードをします。

MCHAR型の列 プラグインが提供する抽象データ型「SGMLTEXT型」の列

薬品ID	取扱説明書
薬品1	<添付文書データ><効能>下痢, 食あたり, 水あたり, . . . </効能> <用法・用量>大人(20才以上)1回10錠, 11才以上20才未満1回7錠, . . . 食後に服用する。</用法・用量> . . . <使用上の注意>小児の手の届かない. . .。冷蔵庫に保管. . .。</使用上の注意></添付文書データ>
薬品2	<添付文書データ><効能>頭痛, 歯痛, 神経痛, 腰痛, . . . </効能> <用法・用量>大人(20才以上)1回5包. . . 服用間隔は24時間以上おいてください。</用法・用量> . . . <使用上の注意>小児の手の届かない. . .。頭痛以外の場合は. . .。</使用上の注意></添付文書データ>
⋮	⋮



[説明]

薬品ID (MCHAR型) をユーザ用 RD エリアに格納し, 取扱説明書 (SGMLTEXT型) をユーザ LOB 用 RD エリアに格納します。

(1) 薬品管理表の定義

CREATE TABLE で薬品管理表を定義します。定義例を次に示します。

(a) キーレンジ分割の場合

格納条件指定

```
CREATE TABLE 薬品管理表(
  薬品ID MCHAR(15),
  取扱説明書 SGMLTEXT          ...1
  ALLOCATE(SGMLTEXT IN((LOBAREA01),(LOBAREA02))) ...2
  PLUGIN'<DTD>medicine.dtd</DTD>'          ...3
)IN((RDAREA01)薬品ID<='薬品10', (RDAREA02)); ...4
```

境界値指定

```
CREATE TABLE 薬品管理表(
  薬品ID MCHAR(15),
```

```

取扱説明書 SGMLTEXT          ...1
  ALLOCATE(SGMLTEXT IN((LOBAREA01), (LOBAREA02))) ...2
  PLUGIN' <DTD>medicine.dtd</DTD>'          ...3
)PARTITIONED BY 薬品ID
IN((RDAREA01)' 薬品10', (RDAREA02));          ...4

```

[説明]

1. プラグインモジュールで提供されたデータ型を指定します。
2. 薬品管理表中の LOB 列 (SGMLTEXT) をユーザ LOB 用 RD エリア LOBAREA01 及び LOBAREA02 に分割して格納します。
3. プラグインオプションを指定します。指定方法については、プラグインのマニュアルを参照してください。
4. 薬品管理表の LOB 列構成基表をユーザ用 RD エリア RDAREA01, RDAREA02 に分割して格納します。

(b) フレキシブルハッシュ分割, FIX ハッシュ分割の場合

```

CREATE TABLE 薬品管理表(
薬品ID MCHAR(15),
取扱説明書 SGMLTEXT          ...1
  ALLOCATE(SGMLTEXT IN((LOBAREA01), (LOBAREA02))) ...2
  PLUGIN' <DTD>medicine.dtd</DTD>'          ...3
)[FIX]※ HASH HASH6 BY 薬品ID
IN(RDAREA01, RDAREA02)          ...4

```

注※ FIX ハッシュ分割の場合に指定します。

[説明]

1. プラグインモジュールで提供されたデータ型を指定します。
2. 薬品管理表中の LOB 列 SGMLTEXT をユーザ LOB 用 RD エリア LOBAREA01 及び LOBAREA02 に分割して格納します。
3. プラグインオプションを指定します。指定方法については、プラグインのマニュアルを参照してください。
4. 薬品管理表の LOB 列構成基表をユーザ用 RD エリア RDAREA01, RDAREA02 に分割して格納します。

(2) プラグインインデクスの定義

プラグインによって提供されたデータ検索用のインデクス型をインデクスに定義するとデータを高速に検索できます。プラグインから提供されたインデクス型を定義したインデクスを**プラグインインデクス**といいます。ここでは、HiRDB Text Search Plug-in が提供するインデクス型 (NGRAM) を使用したプラグインインデクスの定義方法について説明します。

CREATE INDEX で薬品管理表にプラグインインデクスを定義します。定義例を次に示します。

```
CREATE INDEX PLGINDX1
  USING TYPE NGRAM
  ON 薬品管理表(取扱説明書)
  IN ((LOBAREA03), (LOBAREA04));
```

[説明]

プラグインインデクス PLGINDX1 を横分割した薬品管理表に対応させて、ユーザ LOB 用 RD エリア LOBAREA03 及び LOBAREA04 に分割して格納します。なお、プラグインインデクス PLGINDX1 を構成する列に取扱説明書列を指定しています。

(3) 表へのデータの格納

データベース作成ユーティリティ (pdload) で表にデータを格納します。格納手順を次に示します。

<手順>

1. pdhold コマンドで、データロード対象 RD エリア (RDAREA01~RDAREA02, LOBAREA01~LOBAREA04) を閉塞します。
2. pdload コマンドで、入力データファイルを表にデータロードします。RD エリアにはデータロード対象表 (インデクス) だけを格納していて、かつ初期ロードのため、データベースの更新ログ取得方式にログレスモードを選択します。また、インデクスの作成方法にインデクス一括作成モード (省略値) を選択します。また、コンストラクタ関数やコンストラクタ関数に渡すデータ型の情報を列構成情報ファイルに指定します。pdload コマンドに指定するオプションについては、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。
3. ログレスモードで pdload コマンドを実行しているため、データロード対象 RD エリアのバックアップを取得します。RD エリア単位のバックアップの取得方法については、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。
4. pdrels コマンドで、データロード対象 RD エリアの閉塞を解除します。

上記のコマンドとユーティリティの詳細及びこれらのコマンドとユーティリティの実行結果の確認方法については、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

補足事項

- ログレスモードで pdload コマンドを実行するため、前記の手順 1~3 の間はデータロード対象 RD エリアを閉塞したままにしてください。
- 改竄防止表に対して pdload コマンドでデータロードするとき、-d オプションは使用できません。
- インデクス一括作成中にエラーが発生した場合の対処方法については、「[インデクス一括作成中に発生したエラーの対処方法](#)」を参照してください。

(4) データの格納状態の確認

データロードをした場合は、運用を開始する前にデータベース状態解析ユーティリティ (pdbst) を実行して、データの格納状態を確認することをお勧めします。設計どおりにデータベースを作成できたかどうか

を確認できます。データベース状態解析ユーティリティ (pddbst) を実行すると、次に示す情報を取得できます。

- ユーザ用 RD エリア及びユーザ LOB 用 RD エリア単位 (物理解析だけ) のデータの格納状態
- レジストリ用 RD エリア及びレジストリ LOB 用 RD エリア単位 (物理解析, 論理解析) のデータの格納状態

(5) ハッシュ関数で分割条件を指定している表に RD エリア単位でデータロードする場合

表分割ハッシュ関数を使用した UAP を作成し、RD エリア単位に入力データファイルを作成できます。これによって、各 RD エリアに格納されるデータ量が確認できるため、均等に分割できるハッシュ関数を選択できます。表分割ハッシュ関数を使用した UAP の作成方法については、マニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」を参照してください。

6.4.2 XML 型


ここでは、HiRDB XML Extension が提供する抽象データ型 (XML 型) を定義した表の作成方法について説明します。

ここでは、書籍管理表を作成します。書籍管理表の作成条件を次に示します。

- ユーザ用 RD エリア RDAREA01 に書籍管理表を格納します。
- ユーザ用 RD エリア RDAREA02 に部分構造インデクスを格納します。
- ユーザ LOB 用 RD エリア LOBAREA01 に XML 型全文検索用インデクスを格納します。
- RDAREA01, RDAREA02, LOBAREA01 にはデータロード対象表 (インデクス) だけを格納していて、初期ロードとします。
- データロードをするときにインデクスを一括作成 (省略値) します。
- ログレスモードでデータロードをします。

書籍管理表

書籍ID	書籍情報
452469630	<書籍情報 書籍ID="452469630"> <カテゴリ>データベース</カテゴリ> <タイトル>リレーショナルデータベース解説</タイトル> <説明>リレーショナルモデルの概念から、それに基づくRDBMSの仕組みを解説している。</説明> </書籍情報>
126513592	<書籍情報 書籍ID="126513592"> <カテゴリ>データベース</カテゴリ> <タイトル>SQL徹底解説</タイトル> <説明>最新の標準SQL言語について詳細に解説している。</説明> </書籍情報>
940123531	<書籍情報 書籍ID="940123531"> <カテゴリ>ネットワーク</カテゴリ> <タイトル>図解TCP/IP</タイトル> <説明>TCP/IPプロトコルについて図を用いながら分かりやすく説明している。</説明> </書籍情報>
⋮	⋮



(1) 書籍管理表の定義

CREATE TABLE で書籍管理表を定義します。定義例を次に示します。

XML 型の列を含む表の定義例

```
CREATE TABLE 書籍管理表 (書籍ID INTEGER, 書籍情報 XML) IN RDAREA01
```

(2) インデクスの定義

(a) 部分構造インデクス (B-tree)

XML 型の列には、特定の部分構造をキーとし、その値をキー値としたインデクスを定義できます。このインデクスを利用すると、XMLEXISTS 述語や XMLQUERY 関数の XQuery 式中に、部分構造インデクスを定義した構造に対する述語を指定した場合、行の絞り込みの処理時間を削減できることがあります。

部分構造インデクスを利用できる XQuery 式中の述語を次に示します。

- キーである部分構造に対する比較式 (=, !=, >, >=, <, <=, <>, eq, ne, lt, le, gt, ge)
- キーである部分構造に対する fn:contains 関数, fn:starts-with 関数, fn:ends-with 関数

インデクスの使用条件については、「[インデクスの使用条件](#)」で説明します。

部分構造インデクスを使用した検索については、マニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」を参照してください。

(b) XML 型全文検索用インデクス (n-gram)

XML 型の列には、XML 型の値に対する全文検索用の n-gram インデクス (IXXML) を定義できます。XML 型全文検索用インデクスを定義することで、XMLEXISTS 述語の XQuery 式中で文字列一致などの全文検索条件を含む述語を記述した場合に、行の絞り込みの処理時間を削減できることがあります。

XML 型全文検索の条件となる XQuery 式中の述語を次に示します。

- 文字列 (xs:string 型) 同士の完全一致 (=)
- fn:contains 関数
- fn:starts-with 関数
- fn:ends-with 関数
- hi-fn:contains 関数

インデクスの使用条件については、「[インデクスの使用条件](#)」で説明します。

XML 型全文検索用インデクスを使用した検索については、マニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」を参照してください。

(3) 表へのデータの格納

表へデータを格納する場合の入力データには、次の二つがあります。入力データの種類によって、データの格納方法が異なります。

1. XML 文書を XML 挿入データに変換した ESIS-B 形式

この場合は、XML 変換コマンド (phdxmlcnv) 又は XML 変換ライブラリ (Java ライブラリ) を使用して XML 文書を解析し、XML 挿入データ (ESIS-B 形式といいます) を生成します。この ESIS-B 形式のデータをバイナリ形式にして出力し、pdload 又は INSERT 文を使用して表へ格納します。

XML 変換コマンド及び XML 変換ライブラリについては、マニュアル「HiRDB XML Extension」を参照してください。

2. XML 文書

この場合は、データベース作成ユーティリティ (pdload) 又は XMLPARSE 関数を使用して XML 文書を XML 挿入データ (ESIS-B 形式) に変換し、表へ格納します。XML 文書から ESIS-B 形式への変換は pdload 又は XMLPARSE 関数の中で行われます。pdload 内で ESIS-B 形式への変換を行う場合には、-G オプションを指定します。

(a) データロード

データベース作成ユーティリティ (pdload) で表にデータを格納する場合の手順を次に示します。

〈手順〉

1. `pdhold` コマンドで、データロード対象 RD エリア (RDAREA01, RDAREA02, LOBAREA01) を閉塞します。

2. `pload` コマンドで、入力データファイルを表にデータロードします。

- XML 文書をそのまま入力データとする場合は `-G` オプションを指定します。
- RD エリアにはデータロード対象表 (インデクス) だけを格納していて、かつ初期ロードのため、データベースの更新ログ取得方式にログレスモードを選択します。
- インデクスの作成方法にインデクス一括作成モード (省略値) を選択します。
- コンストラクタ関数やコンストラクタ関数に渡すデータ型の情報を列構成情報ファイルに指定します。
- 入力データファイルの形式をバイナリ形式に設定します。

`pload` コマンドに指定するオプションについては、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

3. ログレスモードで `pload` コマンドを実行しているため、データロード対象 RD エリアのバックアップを取得します。RD エリア単位のバックアップの取得方法については、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

4. `pdrels` コマンドで、データロード対象 RD エリアの閉塞を解除します。

上記のコマンドとユティリティの詳細及びこれらのコマンドとユティリティの実行結果の確認方法については、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

補足事項

- ログレスモードで `pload` コマンドを実行するため、前記の手順 1~3 の間はデータロード対象 RD エリアを閉塞したままにしてください。
- 改竄防止表に対して `pload` コマンドでデータロードするとき、`-d` オプションは使用できません。
- インデクス一括作成中にエラーが発生した場合の対処方法については、「[インデクス一括作成中に発生したエラーの対処方法](#)」を参照してください。

(b) XML 文書の挿入

ESIS-B 形式のデータを表へ挿入又は更新する場合

INSERT 文の挿入値、又は UPDATE 文の更新値に XML コンストラクタ関数を指定し、その引数に生成した ESIS-B 形式のデータを設定します。

書籍管理表に埋込み変数 `bookinfo` に格納された XML 文書 (ESIS-B 形式) の値を挿入する例を次に示します。

XML 文書 (ESIS-B 形式) の挿入例

```
INSERT INTO 書籍管理表
VALUES ( 310494321, XML(:bookinfo AS BINARY(102400)))
```


XML 文書を表へ挿入又は更新する場合

INSERT 文の挿入値，又は UPDATE 文の更新値に XMLPARSE 関数を指定し，その引数に XML 文書を設定します。

書籍管理表に埋込み変数 bookdoc に格納された XML 文書の値を挿入する例を次に示します。

XML 文書の挿入例

```
INSERT INTO 書籍管理表
VALUES ( 310494321, XMLPARSE(DOCUMENT :bookdoc AS BINARY(32000)))
```

(4) インデクスの使用条件

ここでは，(2)で説明した二つのインデクスの使用条件について説明します。

部分構造インデクスの使用条件

部分構造インデクスを定義した場合，次の表に示す部分構造インデクスの使用条件を満たすと，インデクスが使用されます。

表 6-4 部分構造インデクスの使用条件

USING UNIQUE TAG の指定	XQuery 指定箇所	XQuery 中の演算子又は関数	部分構造インデクスの使用条件※1
あり	XMLEXISTS 述語	=	(a)1, 2, 3*2, 3 (b)1, 2, 5, 6, 7*2, 8, 9
		!=, >, >=, <, <=, <>, eq, ne, gt, ge, lt, le, fn:contains, fn:starts-with, fn:ends-with	(a)1, 2, 3*2, 3 (b)1, 2, 4, 6, 7*2, 8, 9
	XMLQUERY 関数	=	(c)1, 2, 3
なし	XMLEXISTS 述語	=	(a)1, 2, 3*2, 3 (b)1, 3, 5, 6, 7*2, 8, 9, 11*3
		!=, >, >=, <, <=, <>	(a)1, 2, 3*2, 3 (b)1, 3, 4, 6, 7*2, 8, 9, 11*3
		fn:contains fn:starts-with fn:ends-with	(a)1, 2, 3*2, 3 (b)1, 3, 4, 6, 7*2, 8, 10, 11*3
	XMLQUERY 関数	=	(c)1, 2, 3

注※1

(a)は，(a)で説明する部分構造インデクス及び XML 型全文検索用インデクス共通の使用条件を示します。

(b)は、(b)で説明する部分構造インデックスの使用条件を示します。

(c)は、(c)で説明する XMLQUERY 関数の XQuery に関する部分構造インデックスの使用条件を示します。

また、数字は(a)、(b)、及び(c)での項番に対応しています。

注※2

XMLEXISTS 述語の XQuery 問合せに XQuery 論理式 (OR) を指定する場合、インデックスが使用されます。

注※3

XMLEXISTS 述語の XQuery 問合せに XQuery 論理式 (AND) を指定する場合、インデックスが使用されます。

XML 型全文検索用インデックスの使用条件

XML 型全文検索用インデックスを定義した場合、次の表に示す XML 型全文検索用インデックスの使用条件を満たすと、インデックスが使用されます。

表 6-5 XML 型全文検索用インデックスの使用条件

XQuery 指定箇所	XQuery 中の演算子又は関数	XML 型全文検索用インデックスの使用条件※1
XMLEXISTS 述語	fn:contains fn:starts-with fn:ends-with =	(a)1, 2, 3※2, 3 (d)1, 2, 4, 5, 6, 7, 8
	hi-fn:contains	(a)1, 2, 3※2, 3 (d)1, 3, 4, 5, 6, 7, 8

注※1

(a)は、(a)で説明する部分構造インデックス及び XML 型全文検索用インデックス共通の使用条件を示します。

(d)は、(d)で説明する XML 型全文検索用インデックスの使用条件を示します。

また、数字は(a)及び(d)での項番に対応しています。

注※2

XMLEXISTS 述語の XQuery 問合せに XQuery 論理式 (OR) を指定する場合、インデックスが使用されます。

注※3

XMLEXISTS 述語の XQuery 問合せに XQuery 論理式 (AND) を指定する場合、インデックスが使用されます。

複数のインデックスを使用できる演算子又は関数の場合

部分構造インデックスと XML 型全文検索用インデックスの両方を使用できる XQuery 中の演算子又は関数を使用して検索を行う場合、評価に使用するインデックスは演算子又は関数によって決まります。演算子又は関数ごとに、どのインデックスが使用されるかを次の表に示します。

表 6-6 複数のインデックスが使用できる演算子又は関数の評価に使用するインデックス

項番	演算子又は関数	評価に使用するインデックス
1	=	部分構造インデックス
2	fn:contains	XML 型全文検索用インデックス
3	fn:starts-with	部分構造インデックス
4	fn:ends-with	XML 型全文検索用インデックス

使用するインデクスを指定したい場合は、使用インデクスの SQL 最適化指定をします。詳細については、マニュアル「HiRDB SQL リファレンス」の「使用インデクスの SQL 最適化指定」を参照してください。

なお、HiRDB が見積もるアクセスコストによっては、これらのインデクスを使用しないことがあります。インデクスを使用した検索が行われたかどうかについては、アクセスパス表示ユーティリティ (pdvwopt) で確認してください。

また、XMLEXISTS 述語の XQuery 問合せ中に指定した、部分構造インデクス、又は XML 型全文検索インデクスを使用できる述語については、最大で 255 個しかインデクスを用いて評価しません。

(a) 部分構造インデクス及び XML 型全文検索用インデクス共通の使用条件

部分構造インデクス及び XML 型全文検索用インデクス共通の使用条件を次に示します。

なお、次のように定義したインデクスを例文中で使用します。

```
create index idx1 on t1(c1) key using unique tag from '/root/elm1/@attr1' as varchar(10)
```

1. XMLEXISTS 述語の XML 問合せ引数に XML 問合せ文脈項目を指定している。

(例)

```
select c2 from t1
  where xmlexists('/root/elm1[@attr1 eq "ABC"]'
    passing by value c1, 'DEF' as A)
```

注 アンダーライン部分が XML 問合せ文脈項目です。

2. XMLEXISTS 述語の XQuery 問合せ中に指定した文脈項目式 (ピリオド) をすべて XQuery 述語中に指定している。

(例)

```
select c2 from t1
  where xmlexists('/root/elm1[./@attr1 eq "ABC"]' passing by value c1)
```

注 アンダーライン部分が XQuery 述語中に指定した文脈項目式です。

3. XMLEXISTS 述語の XQuery 問合せ中の XQuery 論理式 (AND, OR) をすべて XQuery 述語中に指定している。

(例)

```
select c2 from t1
  where xmlexists('/root[elm1/@attr1 = "ABC" or elm1/@attr1 = "DEF"]'
    passing by value c1)
```

注 アンダーライン部分が XQuery 述語中に指定した XQuery 論理式です (OR)。

(b) XMLEXISTS 述語の XQuery に関する部分構造インデックスの使用条件

XMLEXISTS 述語の XQuery に関する部分構造インデックスの使用条件を次に示します。

なお、1., 2., 4.~9.では、次のように定義したインデックスを例文中で使用します。

```
create index idx1 on t1(c1) key using unique tag from '/root/elm1/@attr1' as varchar(10)
create index idx4 on t1(c1) key using unique tag from '/root/elm1/elm2' as varchar(10)
```

3., 10., 11.では、次のように定義したインデックスを例文中で使用します。

```
create index idx2 on t1(c1) key from '/root/elm1/@attr1' as varchar(10)
create index idx5 on t1(c1) key from '/root/elm1/elm2' as varchar(10)
```

1. インデックスの部分構造指定と、XMLEXISTS 述語の XQuery 問合せ中で条件として指定した部分構造パスが一致する。

(例)

```
select c2 from t1
  where xmlexists('/root/elm1[@attr1 eq "ABC"]' passing by value c1)
```

注 アンダーライン部分が一致する部分構造パスです。

2. USING UNIQUE TAG の指定がある部分構造インデックスの場合、汎用比較、値比較、fn:contains 関数、fn:starts-with 関数、又は fn:ends-with 関数を使用して、XMLEXISTS 述語の XQuery 問合せ中で条件として指定した部分構造パスを比較する。

(例)

```
select c2 from t1
  where xmlexists('/root/elm1[@attr1 eq "ABC"]' passing by value c1)
```

注 アンダーライン部分が XQuery 比較式です (値比較)。

3. USING UNIQUE TAG の指定がない部分構造インデックスの場合、汎用比較、fn:contains 関数、fn:starts-with 関数、又は fn:ends-with 関数を使用して、XMLEXISTS 述語の XQuery 問合せ中で条件として指定した部分構造パスを比較する。

(例)

```
select c2 from t1
  where xmlexists('/root/elm1[@attr1 = "ABC"]' passing by value c1)
```

注 アンダーライン部分が XQuery 比較式です (汎用比較)。

4. 汎用比較又は値比較と、fn:contains 関数、fn:starts-with 関数、又は fn:ends-with 関数の場合に分けて説明します。

<汎用比較、又は値比較の場合>

汎用比較、又は値比較で比較する対象は、XMLEXISTS 述語の XQuery 問合せ中で条件として指定した部分構造パスと、一つの XQuery 定数又は XQuery 変数である。

(例)

```
select c2 from t1
  where xmlexists('/root/elm1[@attr1 >= "ABC"]' passing by value c1)
```

注 アンダーライン部分が部分構造パスと XQuery 定数の比較です。

< fn:contains 関数, fn:starts-with 関数, 又は fn:ends-with 関数の場合 >

fn:contains 関数, fn:starts-with 関数, 又は fn:ends-with 関数の第 1 引数が XMLEXISTS 述語の XQuery 問合せ中で条件として指定した部分構造パスで、かつ第 2 引数の一つの XQuery 定数又は XQuery 変数である。

(例)

```
select c2 from t1
  where xmlexists('/root/elm1[fn:starts-with(@attr1,"ABC")]' passing by value c1)
```

注 アンダーライン部分が部分構造パスと XQuery 定数の比較です。

5. =で比較する対象は、XMLEXISTS 述語の XQuery 問合せ中で条件として指定した部分構造パスと、システム共通定義 pd_apply_search_atc_num オペランドの指定値以下の XQuery 定数又は XQuery 変数から成る XQuery シーケンス連結式である。

(例)

```
select c2 from t1
  where xmlexists('/root/elm1[@attr1 = ("ABC","DEF","GHI")]'
    passing by value c1)
```

注 アンダーライン部分がシステム共通定義 pd_apply_search_atc_num オペランドの指定値以下の XQuery 定数から成る XQuery シーケンス連結式です。

6. 部分構造インデクス定義時に指定したキー値のデータ型が、XMLEXISTS 述語の XQuery 問合せ中で条件として指定した部分構造パスと比較する XQuery 定数若しくは XQuery 問合せ中の XQuery 変数に渡す値式のデータ型と同じ、又は変換可能である。

(例)

```
select c2 from t1
  where xmlexists('/root/elm1[@attr1 = "ABC"]' passing by value c1)
```

注 アンダーライン部分が、キー値のデータ型である VARCHAR 型と同じ string 型データです。

7. XMLEXISTS 述語の XQuery 問合せに指定した XQuery 論理式 (OR) オペランドに部分構造インデクスを使用できる条件だけを含む。

(例)

```
select c2 from t1
  where xmlexists('/root[elm1/@attr1 = "ABC" or elm1/@attr1 = "DEF"]'
    passing by value c1)
```

注 アンダーライン部分が、すべて部分構造インデクスを使用できる条件です。

8.4.又は5.で、条件として指定した部分構造パスと比較する値として XQuery 変数を指定した場合、その XQuery 変数に渡す値式が次のどれかである。

- 定数
- USER 値関数
- 値式が?パラメタ, SQL パラメタ, 又は SQL 変数の CAST 指定
- 外への参照なしスカラ副問合せ

(例 1)

```
select c2 from t1
  where xmlexists('/root/elm1[@attr1 eq $A]
           passing by value c1, 'ABC' as A)
```

注 アンダーライン部分が XQuery 問合せ中の XQuery 変数に渡す値式です (定数)。

(例 2)

```
select c2 from t1
  where xmlexists('/root/elm1[@attr1 eq $A]
           passing by value c1, cast(? as varchar(256)) as A)
```

注 アンダーライン部分が、XQuery 問合せ中の XQuery 変数に渡す値式 (値式が?パラメタ, SQL パラメタ, 又は SQL 変数の CAST 指定) です。

9. 値比較, 又は汎用比較で比較する対象の部分構造パスが次の形式で指定されている。又は, USING UNIQUE TAG の指定がある部分構造インデクスの場合で, かつ fn:contains 関数, fn:starts-with 関数, 又は fn:ends-with 関数の第 1 引数を含む部分構造パスが次の形式で指定されている。

```
部分構造パス ::= [XML名前空間宣言] …部分構造パス式
XML名前空間宣言 ::= {declare namespace 接頭辞 = XML名前空間URI;
                    | declare default element namespace XML名前空間URI;}
部分構造パス式 ::= [/ステップ式…] /ステップ式
ステップ式 ::= { [{child:: | attribute:: | @}] 修飾名 | 文脈項目式}
文脈項目式 ::= ピリオド
ピリオド ::= .
修飾名 ::= [接頭辞:] 局所名
```

<値比較又は汎用比較を使用した例>

次の (例 1) ~ (例 3) は、値比較又は汎用比較を使用した例です。これらの例で値比較演算子 eq にほかの値比較又は汎用比較を指定した場合も、インデクスを使用します。なお、USING UNIQUE TAG の指定有無に関するインデクスの使用条件については、2.及び3.を参照してください。

(例 1) ステップ式に@又は attribute::と、修飾名を指定した場合 (@と attribute::は同じ意味)

```
select c2 from t1
  where xmlexists('/root/child::elm1[@attr1 eq "ABC"]
           passing by value c1)
```

注 アンダーライン部分が上記の形式と一致する部分構造パスです。

(例 2) ステップ式に child::を指定、又は child::を省略し、修飾名を指定した場合

```
select c2 from t1
  where xmlexists('/root/child::elm1[child::elm2 eq "ABC"]'
    passing by value c1)
```

注 アンダーライン部分が上記の形式と一致する部分構造パスです。

(例 3) ステップ式に文脈項目式を指定した場合 (値比較は使用条件 2.に該当する場合だけ)

```
select c2 from t1
  where xmlexists('/root/child::elm1/elm2[ . eq "ABC"]'
    passing by value c1)
```

注 アンダーライン部分が上記の形式と一致する部分構造パスです。

< XQuery 関数を使用した例 >

次の (例 4) ~ (例 6) は、XQuery 関数を使用した例です。これらの例で fn:starts-with 関数にほかの XQuery 関数を指定した場合も、インデクスを使用します。

(例 4) ステップ式に @ 又は attribute:: と、修飾名を指定した場合 (@ と attribute:: は同じ意味)

```
select c2 from t1
  where xmlexists('/root/elm1[fn:starts-with(@attr1 , "ABC")]'
    passing by value c1)
```

注 アンダーライン部分が上記の形式と一致する部分構造パスです。

(例 5) ステップ式に child:: を指定、又は child:: を省略し、修飾名を指定した場合

```
select c2 from t1
  where xmlexists('/root/elm1[fn:starts-with(elm2 , "ABC")]'
    passing by value c1)
```

注 アンダーライン部分が上記の形式と一致する部分構造パスです。

(例 6) ステップ式に文脈項目式を指定した場合

```
select c2 from t1
  where xmlexists('/root/elm1/@attr1[fn:starts-with( . , "ABC")]'
    passing by value c1)
```

注 アンダーライン部分が上記の形式と一致する部分構造パスです。

10. USING UNIQUE TAG の指定がない部分構造インデクスの場合で、かつ fn:contains 関数、fn:starts-with 関数、又は fn:ends-with 関数の第 1 引数を含む部分構造パスが次の形式で指定されており、さらに第 1 引数が次のステップ式終端の形式で指定されている。

```
部分構造パス ::= [XML名前空間宣言] …部分構造パス式
XML名前空間宣言 ::= {declare namespace 接頭辞 = XML名前空間URI;
  | declare default element namespace XML名前空間URI;}
部分構造パス式 ::= [/ステップ式…] /ステップ式終端
ステップ式 ::= { [{child:: | attribute:: | @}] 修飾名 | 文脈項目式}
ステップ式終端 ::= { {attribute:: | @} 修飾名 | 文脈項目式}
文脈項目式 ::= ピリオド
ピリオド ::= .
修飾名 ::= [接頭辞:] 局所名
```

次に示す例で fn:starts-with 関数にほかの XQuery 関数を指定した場合も、インデクスを使用します。

(例 1) ステップ式終端に@又は attribute::と、修飾名を指定した場合 (@と attribute::は同じ意味)

```
select c2 from t1
  where xmlexists('/root/elm1[fn:starts-with(@attr1 , "ABC")]')
    passing by value c1)
```

注 アンダーライン部分が上記の形式と一致する部分構造パスです。

(例 2) ステップ式終端に文脈項目式を指定した場合

```
select c2 from t1
  where xmlexists('/root/elm1/@attr1[fn:starts-with( . , "ABC")]')
    passing by value c1)
```

注 アンダーライン部分が上記の形式と一致する部分構造パスです。

11. USING UNIQUE TAG の指定がない部分構造インデクスで、次のどちらかの条件を満たす。

- XMLEXISTS 述語の XQuery 問合せの XQuery 論理式 (AND) オペランドに同じノードを複数回指定していない。
- XMLEXISTS 述語の XQuery 問合せの XQuery 論理式 (AND) オペランドに同じノードを複数回指定しているが、汎用比較、又は fn:contains 関数、fn:starts-with 関数、若しくは fn:ends-with 関数の第 1 引数で指定する同じノードが、次のステップ式終端の形式で指定されている。

```
ステップ式終端 ::= { {attribute:: | @} 修飾名 | 文脈項目式}
修飾名 ::= [接頭辞:] 局所名
文脈項目式 ::= ピリオド
ピリオド ::= .
```

<部分構造インデクスを使用する例>

- XMLEXISTS 述語の XQuery 問合せの XQuery 論理式 (AND) オペランドに同じノードを複数回指定していない場合の例

(例 1)

```
select c2 from t1
  where xmlexists('/root/elm1[@attr1 >= "A01" and elm2 <= "A99"]')
    passing by value c1);
```

注 アンダーライン部分が同じノードを複数回指定していない部分構造パスです。

(例 2)

```
select c2 from t1
  where xmlexists('/root/elm1[fn:starts-with(@attr1 , "A01") and elm2 = "A01"]')
    passing by value c1);
```

注 アンダーライン部分が同じノードを複数回指定していない部分構造パスです。

- XMLEXISTS 述語の XQuery 問合せの XQuery 論理式 (AND) オペランドに同じノードを複数回指定した場合の例

(例 3) 汎用比較の比較項に@又は attribute::と、修飾名を指定した場合 (@と attribute::は同じ意味)


```
select c2 from t1
  where xmlexists('/root/elm1[@attr1 >= "A01" and @attr1 <= "A99"]'
    passing by value c1);
```

注 アンダーライン部分が形式と一致する部分構造パスです。

(例 4) fn:contains 関数, fn:starts-with 関数, 又は fn:ends-with 関数の第 1 引数に @ 又は attribute:: と、修飾名を指定した場合 (@ と attribute:: は同じ意味)

```
select c2 from t1
  , where xmlexists('/root/elm1[fn:starts-with(@attr1 , "A") and fn:ends-with(@attr1 , "01")]'
    passing by value c1);
```

注 アンダーライン部分が形式と一致する部分構造パスです。

(例 5) 汎用比較の比較項に文脈項目式を指定した場合

```
select c2 from t1
  where xmlexists('/root/elm1/elm2[_ >= "A01" and _ <= "A99"]'
    passing by value c1);
```

注 アンダーライン部分が形式と一致する部分構造パスです。

(例 6) fn:contains 関数, fn:starts-with 関数, 又は fn:ends-with 関数の第 1 引数に文脈項目式を指定した場合

```
select c2 from t1
  where xmlexists('/root/elm1/elm2 [fn:contains(_ , "A") and fn:contains(_ , "01")]'
    passing by value c1);
```

注 アンダーライン部分が形式と一致する部分構造パスです。

<部分構造インデクスを使用しない例>

(例 1) 汎用比較の比較項の @attr1 の前に elm1 が指定されているため、形式と一致しない場合

```
select c2 from t1
  where xmlexists('/root[elm1/@attr1 >= "A01" and elm1/@attr1 <= "A99"]'
    passing by value c1);
```

注 アンダーライン部分が形式と一致しない部分構造パスです。

(例 2) fn:contains 関数, fn:starts-with 関数, 又は fn:ends-with 関数の第 1 引数の @attr1 の前に elm1 が指定されているため、形式と一致しない場合

```
select c2 from t1
  where xmlexists('/root[fn:starts-with(elm1/@attr1 , "A")
    and fn:ends-with(elm1/@attr1 , "01")]'
    passing by value c1);
```

注 アンダーライン部分が形式と一致しない部分構造パスです。

(例 3) 汎用比較の比較項に、属性又は文脈項目以外の同じノードが複数回指定されているため、形式と一致しない場合

```
select c2 from t1
  where xmlexists('/root/elm1[eLm2 >= "A01" and eLm2 <= "A99"]'
    passing by value c1);
```

注 アンダーライン部分が形式と一致しない部分構造パスです。

(例 4) fn:contains 関数, fn:starts-with 関数, 又は fn:ends-with 関数の第 1 引数に, 属性又は文脈項目以外の同じノードが複数回指定されているため, 形式と一致しない場合

```
select c2 from t1
  where xmlexists('/root/elm1[fn:starts-with(eLm2 ,"A") and fn:ends-with(eLm2 ,"01")]'
    passing by value c1);
```

注 アンダーライン部分が形式と一致しない部分構造パスです。

(c) XMLQUERY 関数の XQuery に関する部分構造インデックスの使用条件

XMLQUERY 関数の XQuery に関する部分構造インデックスの使用条件を次に示します。

なお, 1.及び 2.では, 次のように定義したインデックスを例文中で使用します。

```
create index idx1 on t1(c1) key using unique tag from '/root/elm1' as varchar(10)
```

1. SQL が次のすべての条件を満たす。

- SELECT 文, 又は INSERT~SELECT 文である
- 主問合せの選択式が一つである
- 上記の主問合せの選択式が XMLQUERY である (ただし, XMLSERIALIZE の引数が XMLQUERY でもよい)
- 上記の XMLQUERY の XML 問合せ引数が XML 問合せ変数一つで, かつ変数に渡す値式は XMLAGG である
- 上記の XML 問合せ変数に指定した XMLAGG の引数は列指定単独である
- 表の結合を指定していない
- 集合演算を指定していない
- 副問合せを指定していない
- 集合関数を指定していない
- GROUP BY 句を指定していない
- HAVING 句を指定していない
- WHERE 句が指定されている場合, AND の指定数が 255 以下である

SQL の例については, 2.の例を参照してください。

2. XMLQUERY 関数に指定した XQuery が次のすべての条件を満たす。

- a. XML 問合せ変数をルートとするパス式である

- b. 最も外側の XQuery 述語の指定が一つだけ存在する
- c. b.の述語で汎用比較 '=' による比較を行っている
- d. c.の比較が、XML 列の特定の部分構造と XQuery 変数をルートとするパス式の比較である
(例)

```
select xmlserialize(xmlquery(' $VAR1/root[elm1 = $VAR1/root[elm2 = "ABC"]]/elm1]/elm1'
    passing by value xmlagg(c1) as VAR1 empty on empty) as varchar(32000)) from t1
```

注 アンダーライン部分が上記の条件と一致する箇所です。

3. 2.の d.の XML 列の特定の部分構造、及び XQuery 変数をルートとするパス式に、同じデータ型の部分構造インデクスを定義している (これらのインデクスは同一のものでもかまいません)。

(d) XML 型全文検索用インデクスの使用条件

XML 型全文検索用インデクスの使用条件を次に示します。

1. 検索対象の XML 型の列に全文検索インデクスを定義している。

(例)

```
create index idx3 using type ixxml on t2(c1) in (LOB1)
```

2. fn:contains 関数, fn:starts-with 関数, 又は fn:ends-with 関数の第 1 引数を含む部分構造パスが次の形式で指定されており、さらに第 1 引数が次のテキストステップ式終端、又は属性ステップ式終端の形式で指定されている。又は = で比較する対象の部分構造パスが次の形式で指定されており、XQuery 述語中に指定した部分構造パスが次のテキストステップ式終端又は属性ステップ式終端の形式で指定されている。

```
部分構造パス:: = [XML名前空間宣言] … 部分構造パス式
XML名前空間宣言:: = {declare default element namespace
    "http://www.w3.org/XML/1998/namespace";
    | declare namespace 接頭辞 = XML名前空間URI;※
    | declare default element namespace XML名前空間URI;※}
部分構造パス式:: = [ {/ | //※} ステップ式 … ]
                    {/ | //※} {テキストステップ式 | 属性ステップ式終端}
ステップ式:: = { [child::] 名前テスト | 文脈項目式 }
テキストステップ式:: = [{child:: | descendant::}] テキストテスト
                    /テキストステップ式終端
テキストステップ式終端:: = 文脈項目式
属性ステップ式終端:: = {{attribute:: | @} 名前テスト
                    | [{attribute:: | @} 属性テスト}
文脈項目式:: = ピリオド
ピリオド:: = .
名前テスト:: = {修飾名 | *※ | 接頭辞:*※ | *:局所名※}
修飾名:: = [接頭辞:] 局所名
```

注※ HiRDB XML Extension のバージョンが 08-04 以降の場合に指定できます。

次に示す例で fn:contains 関数にほかの XQuery 関数を指定した場合も、インデクスを使用します。

(例 1) 第 1 引数に @ 又は attribute:: と、名前テストを指定した場合 (@ と attribute:: は同じ意味)

```
select c2 from t2
  where xmlexists('/root/child::elm1[fn:contains(@attr1,"ABC")]'
    passing by value c1)
```

注 アンダーライン部分が上記の形式と一致する部分構造パスです。

(例 2) 第 1 引数に @ 又は attribute:: と、属性テストを指定した場合 (@ と attribute:: は同じ意味)

```
select c2 from t2
  where xmlexists('/root/child::elm1[fn:contains(@attribute(),"ABC")]'
    passing by value c1)
```

注 アンダーライン部分が上記の形式と一致する部分構造パスです。

(例 3) 第 1 引数に属性テストだけを指定した場合

```
select c2 from t2
  where xmlexists('/root/child::elm1[fn:contains(attribute(),"ABC")]'
    passing by value c1)
```

注 アンダーライン部分が上記の形式と一致する部分構造パスです。

(例 4) 第 1 引数に文脈項目式を指定した場合

```
select c2 from t2
  where xmlexists('/root/child::elm1/text()[fn:contains(.,"ABC")]'
    passing by value c1)
```

注 アンダーライン部分が上記の形式と一致する部分構造パスです。

3. hi-fn:contains 関数の第 1 引数を含む部分構造パスが次の形式で指定されており、さらに第 1 引数が次のテキストステップ式、テキストステップ式終端、又は属性ステップ式終端の形式で指定されている。また、HiRDB XML Extension のバージョンが 08-04 以降である。

```
部分構造パス:: = [XML名前空間宣言] … 部分構造パス式
XML名前空間宣言:: = {declare namespace 接頭辞 = XML名前空間URI;
  | declare default element namespace XML名前空間URI;}
部分構造パス式:: = [ {/ | //} ステップ式 … ]
  {/ | //} {テキストステップ式 | 属性ステップ式終端}
ステップ式:: = { [child::] 名前テスト | 文脈項目式 }
テキストステップ式:: = [{child:: | descendant::}] テキストテスト
  [/テキストステップ式終端]
テキストステップ式終端:: = 文脈項目式
属性ステップ式終端:: = [{attribute:: | @} 名前テスト
  | [{attribute:: | @}] 属性テスト}
文脈項目式:: = ピリオド
ピリオド:: = .
名前テスト:: = {修飾名 | * | 接頭辞:* | *:局所名}
修飾名:: = [接頭辞:] 局所名
```

(例 1) 第 1 引数にテキストテストを指定した場合

```
select c2 from t2
  where xmlexists('/root/elm1[hi-fn:contains(text()," " " ABC AND DEF" " " )]'
    passing by value c1)

select c2 from t2
```

```
, where xmlexists('/root/elm1[hi-fn:contains(descendant::text()), " " " ABC AND DEF" " " ]'  
    passing by value c1)
```

注 アンダーライン部分が上記の形式と一致する部分構造パスです。

(例 2) 第 1 引数にテキストテスト及び文脈項目式を指定した場合

```
select c2 from t2  
  where xmlexists('/root/elm1[hi-fn:contains(text()/.," " " ABC AND DEF" " " )]'  
    passing by value c1)  
  
select c2 from t2  
  where xmlexists('/root/elm1[hi-fn:contains(descendant::text()/.," " " ABC AND DEF" " " )]'  
    passing by value c1)
```

注 アンダーライン部分が上記の形式と一致する部分構造パスです。

(例 3) 第 1 引数に文脈項目式を指定した場合

```
select c2 from t2  
  where xmlexists('/root/elm1/text()[hi-fn:contains(., " " " ABC AND DEF" " " )]'  
    passing by value c1)  
  
select c2 from t2  
  where xmlexists('/root/elm1/ descendant::text()[hi-fn:contains(., " " " ABC AND DE  
F" " " )]'  
    passing by value c1)
```

注 アンダーライン部分が上記の形式と一致する部分構造パスです。

(例 4) 第 1 引数に@又は attribute::と、名前テストを指定した場合 (@と attribute::は同じ意味)

```
select c2 from t2  
  where xmlexists('/root/elm1[hi-fn:contains(@attr1," " " ABC AND DEF" " " )]'  
    passing by value c1)
```

注 アンダーライン部分が上記の形式と一致する部分構造パスです。

(例 5) 第 1 引数に@又は attribute::と、属性テストを指定した場合 (@と attribute::は同じ意味)

```
select c2 from t2  
  where xmlexists('/root/elm1[hi-fn:contains(@attribute()," " " ABC AND DEF" " " )]'  
    passing by value c1)
```

注 アンダーライン部分が上記の形式と一致する部分構造パスです。

(例 6) 第 1 引数に属性テストだけを指定した場合

```
select c2 from t2  
  where xmlexists('/root/elm1[hi-fn:contains(attribute()," " " ABC AND DEF" " " )]'  
    passing by value c1)
```

注 アンダーライン部分が上記の形式と一致する部分構造パスです。

4. XMLEXISTS 述語の XQuery 問合せ中に指定した文字列の長さが 32,000 バイト以下である。

(例)

```
select c2 from t2
  where xmlexists('/root/elm1[fn:contains(@attr1,"ABCDEF")]'
         passing by value c1)
```

注 アンダーライン部分が 32,000 バイト以下の文字列です。

5. 2.又は 3.の形式で指定した部分構造パスと比較する値が文字列の XQuery 定数である。

(例)

```
select c2 from t2
  where xmlexists('/root/child::elm1[fn:contains(@attr1,"ABC")]'
         passing by value c1)
```

注 アンダーライン部分が文字列の XQuery 定数です。

6. XMLEXISTS 述語の XQuery 問合せ中の部分構造パス式に指定した、/, //, @, 及び局所名の長さの和 (部分構造パス式の 1 文字目の / は除く) が 1,024 バイト以下である。

(例)

```
select c2 from t2
  where xmlexists('/root/elm1[fn:contains(@attr1,"ABCDEF")]'
         passing by value c1)
```

注 アンダーライン部分が 1,024 バイト以下の部分構造パス式です。

7. XMLEXISTS 述語の XQuery 問合せ中に指定した部分構造パス式での // の指定が一つ以内である。

(例)

```
select c2 from t2
  where xmlexists('/root/elm1[fn:contains(@attr1,"ABCDEF")]'
         passing by value c1)
```

注 アンダーライン部分が // の指定が一つ以内の部分構造パス式です。

8. 検索対象の XML 型の列に定義した全文検索インデックスに、次のどのプラグインオプションも指定していない。

- DELcode=ファイル名
- NOindex=ファイル名
- ENGLISH
- ENGLISH_STANDARD

プラグインオプションの詳細については、マニュアル「HiRDB XML Extension」を参照してください。

(例)

```
create index idx6 using type ixxml on t2(c1) in (LOB1)
PLUGIN' SAMECASE=ON, SAMEWIDE=ON, SAMEY=ON, SAMED=ON, DELcode=ON'
```

注 アンダーライン部分がインデックスを使用できるオプションだけを指定した全文検索インデックスです。

(e) インデクスを使用しない場合

次に示す場合は、部分構造インデクス又は XML 型全文検索用インデクスを使用しません。

なお、1.及び3.では、次のように定義したインデクスを例文中で使用します。

```
create index idx1 on t1(c1) key using unique tag from '/root/elm1/@attr1' as varchar(10)
```

2., 及び4.では、次のように定義したインデクスを例文中で使用します。

```
create index idx3 using type ixxml on t2(c1) in (LOB1)
```

1. '/root[elm1/@attr1]' が "ABC" 又は "DEF" であるかを評価する XQuery を XMLEXISTS 述語の XQuery 問合せに指定する場合

次の例では、XMLEXISTS 述語の XQuery 問合せ中の XQuery 論理式 (AND, OR) すべてを XQuery 述語中に指定していないため、インデクスを使用しません。この指定方法では、XMLEXISTS 述語の引数の XQuery 問合せ (XQuery 述語中を除く) に直接 XQuery 論理式を指定しているため、XQuery 問合せの結果は必ず真か偽どちらかのブーリアン値になります。このため、XQuery 問合せの結果は空のシーケンスではないので XMLEXISTS 述語の結果は常に真となり、意図した結果になりません (XMLEXISTS 述語は XQuery 問合せの結果が空のシーケンスの場合だけ偽になり、それ以外は真になる)。

(例: 変更前)

```
select c2 from t1
  where xmlexists('/root[elm1/@attr1 = "ABC"] or /root[elm1/@attr1 = "DEF"]'
    passing by value c1)
```

注 アンダーライン部分が XQuery 述語中に指定していない XQuery 論理式 (OR) です。

次のように変更すると、インデクスを使用ようになります。

(例: 変更後)

```
select c2 from t1
  where xmlexists('/root[elm1/@attr1 = "ABC" or elm1/@attr1 = "DEF"]'
    passing by value c1)
```

注 アンダーライン部分が XQuery 述語中に指定した XQuery 論理式 (OR) です。

2. '/root/elm1' 以下のテキストノードを検索する XQuery を XMLEXISTS 述語の XQuery 問合せに指定する場合

次の例では、contains 関数の第 1 引数を含む部分構造パスのテキストステップ式終端が、(4)(c)の 2. で示した形式と一致しないため、インデクスを使用しません。

(例: 変更前)

```
select c2 from t2
  where xmlexists('/root[fn:contains( elm1/text(), "ABC")]') passing by value c1)
```

注 アンダーライン部分が、(4)(c)の 2. で示した形式と一致しない部分構造パスです。

次のように変更すると、インデクスを使用するようになります。

(例：変更後)

```
select c2 from t2
  where xmlexists('/root/elm1/text()[fn:contains( ., "ABC")]'
    passing by value c1)
```

注 アンダーライン部分が、(4)(c)の 2.で示した形式と一致する部分構造パスです。

3. '/root/elm1/@attr1/' が "ABC" であるかを評価する XQuery を XMLEXISTS 述語の XQuery 問合せに指定する場合

XMLEXISTS 述語の XQuery 問合せ中で条件として指定した部分構造パスの部分構造パス式が、(4)(b)の 9.で示した形式と一致しないため、インデクスを使用しません。

(例：変更前)

```
select c2 from t1
  where xmlexists('$A/root/elm1[@attr1 eq "ABC"]'
    passing by value c1, c1 as A)
```

注 アンダーライン部分が、(4)(b)の 9.で示した形式と一致しない部分構造パスです。

次のように変更すると、インデクスを使用するようになります。

(例：変更後)

```
select c2 from t1
  where xmlexists('/_root/elm1[@attr1 eq "ABC"]'
    passing by value c1, c1 as A)
```

注 アンダーライン部分が、(4)(b)の 9.で示した形式と一致する部分構造パスです。

4. 論理演算子 (OR, AND) で XMLEXISTS 述語を多数連結した場合

HiRDB が見積もるアクセスコストによって、インデクスを使用しない方が最適なアクセスパスとなると判断し、XMLEXISTS 述語の評価にインデクスを使用しません。hi-fn:contains 関数を指定した場合はインデクスだけで評価できないため、SQL エラーとなります。

(例：変更前)

```
select c2 from t2
  where xmlexists('/root/elm1[hi-fn:contains(text(), " " "01ABC" " ")]'
    passing by value c1)
  or xmlexists('/root/elm1[hi-fn:contains(text(), " " "02ABC" " ")]'
    passing by value c1)
  ... (省略) ...
  or xmlexists('/root/elm1[hi-fn:contains(text(), "" " 30ABC"" " )]'
    passing by value c1)
```

注 アンダーライン部分が、単独の指定ではインデクスを使用する XMLEXISTS 述語を 30 個指定した条件です。

次のように使用インデクスの SQL 最適化指定をすると、インデクスを使用するようになります。

(例：変更後)


```
select c2 from t2 with index(idx3,idx3)
  where xmlexists('/root/elm1[hi-fn:contains(text()," "01ABC" " ")]'
    passing by value c1)
    or xmlexists('/root/elm1[hi-fn:contains(text()," "02ABC" " ")]'
    passing by value c1)
    ... (省略) ...
    or xmlexists('/root/elm1[hi-fn:contains(text()," "30ABC" " ")]'
    passing by value c1)
```

注 アンダーライン部分が、複数インデクス利用の実行に必要な種類のインデクスを指定した、インデクスの SQL 最適化指定です。

6.5 ユーザが定義した抽象データ型を定義した表の作成

6.5.1 抽象データ型の定義

抽象データ型とルーチンを使用して、複雑な構造を持つデータ型とその操作を独自に定義し、利用できます。

(1) 定義方法

任意の構造を持つデータ型（抽象データ型）を定義するには、定義系 SQL の CREATE TYPE を実行します。CREATE TYPE では、データ構造とそのデータに対する操作を定義します。ここでは、次に示すデータ構造を持つ抽象データ型「t_従業員」を定義し、それに対する操作を関数として定義します。

データ構造

- 氏名、性別、役職、入社年月日、顔写真、基本給というデータ構造を定義します。

データ操作

- 現在の日付と入社年月日から勤続年数を算出します。
- 勤続年数に応じた報酬率を算出します。
- 基本給に報酬率を乗じて従業員の報酬を算出します。

(例)

```
CREATE TYPE t_従業員 (          ...1
PUBLIC   氏名   NCHAR(16),
         性別   CHAR(1),
         役職   NCHAR(10),
PRIVATE  入社年月日 date,      ...2
PUBLIC   顔写真 BLOB(64K),
PROTECTED 基本給  INTEGER,      ...3

PUBLIC FUNCTION t_従業員(p_氏名 NCHAR(16),    ...4
                        p_性別 CHAR(1),
                        p_役職 NCHAR(10),
                        p_入社年月日 date,
                        p_顔写真 BLOB(64K),
                        p_基本給 INTEGER)
RETURN t_従業員
BEGIN
  DECLARE d_従業員 t_従業員;    ...5
  SET d_従業員=t_従業員();      ...6
  SET d_従業員..氏名=p_氏名;    ...7
  SET d_従業員..性別=p_性別;    ...7
  SET d_従業員..役職=p_役職;    ...7
  SET d_従業員..入社年月日=p_入社年月日; ...7
  SET d_従業員..顔写真=p_顔写真; ...7
  SET d_従業員..基本給=p_基本給; ...7
  RETURN d_従業員;             ...8
END,
```

```

PUBLIC FUNCTION 勤続年数(p t_従業員) RETURNS INTEGER ...9
BEGIN
    DECLARE working_years INTERVAL YEAR TO DAY;
    SET working_years=CURRENT_DATE - p..入社年月日;
    RETURN YEAR(working_years);
END,

PROTECTED FUNCTION 報酬率(p t_従業員) RETURNS FLOAT ...10
BEGIN
    DECLARE rate FLOAT;
    SET rate=勤続年数(p)*0.2/30;
    RETURN rate;
END,

PUBLIC FUNCTION 報酬(p t_従業員) RETURNS INTEGER ...11
BEGIN
    DECLARE bonus INTEGER;
    SET bonus=p..基本給*報酬率(p);
    RETURN bonus;
END
)

```

[説明]

1. データ構造の定義です。抽象データ型「t_従業員」を定義します。
2. 「t_従業員」型の属性「入社年月日」は、報酬査定算出に使用します。この属性は、外部から直接参照又は変更する必要がないため、隠蔽レベル「PRIVATE」を指定しています。隠蔽レベルについては、「[抽象データ型を含む表](#)」を参照してください。
3. 「t_従業員」型の属性「基本給」は、報酬査定算出に使用します。この属性も、外部から直接参照又は変更する必要がありません。ただし、この属性はサブタイプでも共通に参照するため、隠蔽レベル「PROTECTED」を指定しています。隠蔽レベルについては、「[抽象データ型を含む表](#)」を参照してください。
4. ユーザ定義のコンストラクタ関数を定義します。
5. 値（インスタンス）を生成し、関数の戻り値とするための SQL 変数を t_従業員型で宣言します。
6. システムが提供するデフォルトコンストラクタ関数によって、すべての属性の値がナル値である値（インスタンス）を生成します。デフォルトコンストラクタ関数は、引数なしの t_従業員型と同じ名称の関数です。
7. 6. で指定した値に対し、コンポーネント指定による代入文で、各属性の値を代入します。コンストラクタ関数の引数から得た値を設定したり、その値を使ってデータを加工したものを代入したりできます。
8. RETURN 文によって、新しく生成した値（インスタンス）を戻り値とします。戻り値のデータ型は、t_従業員型でなければなりません。これは、抽象データ型名と同じ名前のコンストラクタ関数であること及び RETURNS 句で型を決めているためです。
9. データ操作のための関数です。従業員の勤続年数を返します。現在の日付と入社年月日から算出します。隠蔽レベル「PRIVATE」が指定されている属性「入社年月日」にアクセスする関数です。
10. データ操作のための関数です。従業員の報酬率を返します。勤続年数に応じて算出します。

11. データ操作のための関数です。従業員の報酬を返します。基本給に報酬率を乗じて、勤続年数に応じた従業員の報酬を算出します。

(2) 継承を利用する場合の定義方法

抽象データ型「t_従業員」をスーパータイプとするサブタイプ「t_営業部員」の定義例を次に示します。

(例)

```
CREATE TYPE t_営業部員 UNDER t_従業員
(
    PUBLIC 担当顧客 NCHAR(15),
    PUBLIC FUNCTION 報酬(p t_営業部員) RETURNS INTEGER
    BEGIN
        DECLARE salebonus INTEGER;
        SET salebonus = 顧客総数( . . . ) * 1000 + p..基本給 * 報酬率(p);
        RETURN salebonus;
    END
)
```

(3) 抽象データ型のナル値

操作系 SQL の INSERT 文で値が明示的に指定されない場合、抽象データ型全体の値はナル値になります。


(4) 抽象データ型のサブタイプを削除する方法

表定義で、ある抽象データ型を直接指定していない場合でも、その抽象データ型の上位の抽象データ型（スーパータイプ）が列の型に指定されている場合、代替可能性によってその抽象データ型（サブタイプ）の値は表に格納されている場合があります。このため、抽象データ型（サブタイプ）を削除する場合には注意が必要です。

次の図に示す代替可能性を利用した抽象データ型を含む表の場合にサブタイプを削除する方法について説明します。

図 6-7 代替可能性を利用した抽象データ型を含む表の例

● 社員表



1. 社員表を削除します。

2. t_従業員のサブタイプ「t_営業部員」を削除します。
3. t_従業員を削除します。
4. t_A 社従業員のサブタイプ「t_A 社営業部員」を削除します。
5. t_A 社従業員を削除します。

抽象データ型のサブタイプを削除できないケースについては、「[注意](#)」を参照してください。

(5) 注意


1. コンストラクタ関数を指定して値を生成している場合、抽象データ型を構成する各属性の値がナル値であっても、抽象データ型全体としての値はナル値にはなりません。
2. ある抽象データ型及びそのスーパータイプが表で定義されている場合、その抽象データ型のサブタイプは削除できません。
3. ある抽象データ型及びそのスーパータイプが、ほかの抽象データ型の属性に指定されている場合、その抽象データ型のサブタイプは削除できません。
4. サブタイプを定義する場合、作成するデータ型の上位のデータ型に次に示す条件を満足するストアードプロシジャ及びストアードファンクションがあると、それらは無効状態になります。
 - ストアドプロシジャ及びストアードファンクションの SQL パラメタに指定したデータ型
 - 関数の戻り値のデータ型
 - ストアドプロシジャ及びストアードファンクションから呼び出している関数の引数及び戻り値のデータ型
 - ストアドプロシジャ及びストアードファンクション中で指定しているデータ型（コンポーネント指定で抽象データ型をアクセスする場合、その途中のデータ型を含みます）

6.5.2 表の定義

表を構成する列のデータ型の違いによって、RD エリアに格納する単位が異なります。ここでは、社員 No、文書データ（LOB データ）及び抽象データ型「t_従業員」から構成される社員表の例について説明します。

なお、抽象データ型の列を含む表のうち、抽象データ型の列を除いた部分で構成される表を**抽象データ型列構成基表**といいます。

● 社員表



注

- 一つのユーザLOB用RDエリアには、表中の一つのLOB列だけを格納します。また、一つの表に複数のLOB列がある場合には、それぞれ別のユーザLOB用RDエリアに格納する必要があります。LOB列以外の列は複数のユーザ用RDエリアに分割して格納する必要はありません。
- LOB列が横分割表の場合には、LOB列ごとにユーザLOB用RDエリアと、表を格納しているユーザ用RDエリアの数を1対1に対応させる必要があります。

[説明]

社員表をディスク A,B のユーザ用 RD エリア RDAREA01 と RDAREA02 に、社員表中の文書データ (LOB 列) をユーザLOB用 RD エリア LOBAREA01 と LOBAREA02 に、社員表中の抽象データ型 (LOB 属性) 顔写真の列をユーザLOB用 RD エリア LOBAREA03 と LOBAREA04 に分割して格納します。

(1) キーレンジ分割の場合

格納条件指定

```
CREATE TABLE 社員表
(社員番号 CHAR(6),
 文書データ BLOB(64K) IN ((LOBAREA01), (LOBAREA02)),
従業員 t_従業員 ALLOCATE(顔写真
  IN ((LOBAREA03), (LOBAREA04)))
)IN ((RDAREA01)社員番号<=700000, (RDAREA02));
```

境界値指定

```
CREATE TABLE 社員表
(社員番号 CHAR(6),
 文書データ BLOB(64K) IN ((LOBAREA01), (LOBAREA02)),
従業員 t_従業員 ALLOCATE(顔写真
  IN ((LOBAREA03), (LOBAREA04)))
)PARTITIONED BY 社員番号
IN ((RDAREA01)800000, (RDAREA02));
```

(2) フレキシブルハッシュ分割, FIX ハッシュ分割の場合

```
CREATE TABLE 社員表
(社員番号 CHAR(6),
 文書データ BLOB(64K) IN ((LOBAREA01), (LOBAREA02)),
従業員 t_従業員 ALLOCATE(顔写真
  IN ((LOBAREA03), (LOBAREA04)))
)[FIX]※ HASH HASH6 BY 社員番号
  IN (RDAREA01, RDAREA02);
```

注※ FIX ハッシュ分割の場合に指定します。

6.5.3 インデクスの定義

「社員番号」列にインデクスを定義します。なお、抽象データ型の列にはインデクスを定義できません。

(例)

```
CREATE INDEX INDX1 ON 社員表 (社員番号)
  IN ((RDAREA03), (RDAREA04));
```

[説明]

分割キーインデクス INDX1 を横分割した社員表に対応させて、ユーザ用 RD エリア RDAREA03 と RDAREA04 に分割して格納します。なお、インデクス INDX1 を構成する列に社員番号を指定しています。

6.5.4 表へのデータの格納

ユーザが定義した抽象データ型を定義した表にデータを格納するには、操作系 SQL の INSERT 文を実行します。データベース作成ユーティリティ (pdload) でデータロードはできません。データを挿入するには、関数を定義して値を生成したものを INSERT 文で挿入します。抽象データ型の列を含む表にデータを挿入するときの手順を次の図に示します。

図 6-8 抽象データ型の列を含む表にデータを挿入する手順

社員番号：980253 文書データ：LOBデータ 氏名：ムラタタロウ 性別：M
 役職：一般 入社年月日：1998-04-01 顔写真：画像(BLOB) 基本給：150000

社員番号	文書データ	抽象データ型 「t_従業員」の列		抽象データ型「t_従業員」を構成する属性					
		LOB列	従業員	氏名	性別	役職	入社年月日	顔写真	基本給
650056	LOBデータ			トウエイチ	M	部長	1965-04-01	画像(BLOB)	300000
670027	LOBデータ			キムコウイチ	M	課長	1972-04-01	画像(BLOB)	250000
900123	LOBデータ			サトウマサル	M	一般	1990-10-01	画像(BLOB)	170000
920100	LOBデータ			カムラヒコ	F	一般	1992-04-01	画像(BLOB)	160000
.

```

INSERT INTO 社員表
VALUES ('980253', 'LOBデータ',
       t_従業員('ムラタタロウ',
               'M',
               '一般',
               '1998-04-01',
               :x顔写真 AS BLOB,
               150000)
    )
    
```

社員番号	文書データ	抽象データ型 「t_従業員」の列		抽象データ型「t_従業員」を構成する属性					
		LOB列	従業員	氏名	性別	役職	入社年月日	顔写真	基本給
650056	LOBデータ			トウエイチ	M	部長	1965-04-01	画像(BLOB)	300000
670027	LOBデータ			キムコウイチ	M	課長	1972-04-01	画像(BLOB)	250000
900123	LOBデータ			サトウマサル	M	一般	1990-10-01	画像(BLOB)	170000
920100	LOBデータ			カムラヒコ	F	一般	1992-04-01	画像(BLOB)	160000
980253	LOBデータ			ムラタタロウ	M	一般	1998-04-01	画像(BLOB)	150000
.

注 :x顔写真はBLOB型の埋込み変数で、顔写真の画像が設定されているものとします。

6.5.5 データベースの更新ログ取得方式

(1) データベースの更新ログ取得方式の種類

データベースの更新ログ取得方式には、次に示す3種類のモードがあります。

1. ログ取得モード

ロールバック及びロールフォワードに必要なデータベース更新ログを取得します。データ件数が少ない場合の追加データ作成、再編成の場合に使用します。

2. 更新前ログ取得モード

ロールバックに必要なデータベース更新ログだけを取得します。データ件数が多いときの初期作成、追加データ作成及び再編成の場合に使用します。

3. ログレスモード

データベース更新ログを取得しません。一つの RD エリアに一つの表だけ（分割格納している場合は一つの横分割表）格納している場合で、関連するインデクスも一つの RD エリア内にあるときの初期作成、再編成の場合に使用します。

(2) データベースの更新ログ取得方式の指定方法

データベースの更新ログ取得方式の指定方法は、次に示すものがあります。

- クライアント環境定義の PDDDBLOG に指定する方法※1
- CREATE TABLE の RECOVERY オペランドに指定する方法※2

注※1

ユーザ用 RD エリアを更新する UAP の、データベースの更新ログ取得方式を指定するオペランドです。

注※2

ユーザ LOB 用 RD エリアを更新する UAP の、データベースの更新ログ取得方式を指定するオペランドです。

注意事項

ユーザ LOB 用 RD エリアのデータベースの更新ログ取得方式（CREATE TABLE の RECOVERY オペランド指定値）は、クライアント環境定義の指定値によって変わることがあります。クライアント環境定義によって変わるユーザ LOB 用 RD エリアのデータベースの更新ログ取得方式を次の表に示します。

表 6-7 クライアント環境定義によって変わるユーザ LOB 用 RD エリアのデータベースの更新ログ取得方式

クライアント環境定義 PDDDBLOG	CREATE TABLE の RECOVERY オペランドの指定値		
	ALL	PARTIAL	NO
ALL	ALL	PARTIAL	NO
NO	NO	NO	NO

(凡例)

ALL：ログ取得モード

PARTIAL：更新前ログ取得モード

NO：ログレスモード

例えば、CREATE TABLE の RECOVERY オペランドに「PARTIAL」を指定し、クライアント環境定義のログ取得モードが「NO」の場合、NO（ログレスモード）がユーザ LOB 用 RD エリアに設定されます。

6.5.6 データの格納状態の確認


抽象データ型の列を含む表にデータを挿入した場合は、運用を開始する前にデータベース状態解析ユーティリティ（pddbst）を実行して、データの格納状態を確認することをお勧めします。設計どおりにデータベースを作成できたかどうかを確認できます。

データベース状態解析ユーティリティ（pddbst）を実行すると、RD エリア単位のデータの格納状態（物理解析だけ）の情報を取得できます。

6.6 インデクス一括作成中に発生したエラーの対処方法

インデクス一括作成中にエラーが発生した場合、表へのデータ格納は完了しても、インデクスは未完成という不整合な状態になります。ここでは、この状態を回復する方法について説明します。データベース作成ユーティリティ (pdload) でインデクス一括作成中にエラーが発生した場合のインデクスの状態を次の図に示します。

図 6-9 データベース作成ユーティリティ (pdload) でインデクス一括作成中にエラーが発生した場合のインデクスの状態



注 ログレスモードの場合は、表及びインデクス格納RDエリアはログレス閉塞状態になります。ただし、KFPL00703-Iメッセージが出力されている場合は、表へのデータ格納は完了しています。このため、インデクス格納RDエリアと表格納RDエリアが別の場合は、表格納RDエリアの閉塞は解除してかまいません。

6.6.1 ログ取得モード又は更新前ログ取得モードでデータロードをしていた場合


更新前ログ取得モード又はログ取得モードでデータロードをしていた場合の対処方法を説明します。

なお、プラグインインデクスを定義している場合、そのプラグインにプラグインインデクス一括作成部分回復機能があることを前提とします。プラグインにプラグインインデクス一括作成部分回復機能がない場合は、「[ログレスモードでデータロードをしていた場合](#)」を参照してください。


発生したエラー原因に応じて、インデクス格納 RD エリアを回復します。次に示す手順で回復してください。

(1) インデクス格納 RD エリアの容量不足がエラー原因の場合

1. インデクス格納 RD エリアを拡張します。




2. インデクスを作成します。データベース作成ユーティリティ (pdload) が作成したインデクス情報ファイルを基にインデクスを一括作成します。



注※ このファイルには、追加ロードしたキーと既存データのキー情報が出力されています。
プラグインインデクスの場合は、追加ロードしたデータのキー情報だけが出力されています。


なお、データベース作成ユーティリティ (pdload) が作成したインデクス情報ファイルが残っていない場合は、データベース再編成ユーティリティ (pdrorg) でインデクスを再作成します。



注※ このファイルは、データベース再編成ユーティリティ (pdrorg) が新たに作成します。
追加ロードしたキーと既存データのキー情報を出力します。


(2) ソート処理エラー (KFPL15062-E メッセージが出力) 又は pdcancel コマンドによるユーティリティの強制終了が原因の場合

1. インデクスを作成します。データベース作成ユーティリティ (pdload) が作成したインデクス情報ファイルを基にインデクスを一括作成します。



注※ このファイルには、追加ロードしたキーと既存データのキー情報が出力されています。
プラグインインデクスの場合は、追加ロードしたデータのキー情報だけが出力されています。


なお、データベース作成ユーティリティ (pdload) が作成したインデクス情報ファイルが残っていない場合は、データベース再編成ユーティリティ (pdrorg) でインデクスを再作成します。




注※ このファイルは、データベース再編成ユーティリティ (pdrorg) が新たに作成します。
追加ロードしたキーと既存データのキー情報を出力します。

(3) ディスク障害が原因の場合

1. 障害となったディスクを交換し、バックアップからユーティリティ実行前の状態に戻します。ただし、手順 2 で実行するインデクスロードが完了するまでアクセスされないように、RD エリアを閉塞状態にしてください。



2. データベース再編成ユーティリティ (pdrorg) でインデクスを再作成します。



注※ このファイルは、データベース再編成ユーティリティ (pdrorg) が新たに作成します。
追加ロードしたキーと既存データのキー情報を出力します。

6.6.2 ログレスモードでデータロードをしていた場合

ログレスモードでデータロードをしていた場合又はプラグインにプラグインインデクス一括作成部分回復機能がない場合の対処方法を説明します。


発生したエラー原因に応じて、インデクス格納 RD エリアを回復します。次に示す手順で回復してください。

(1) インデクス格納 RD エリアの容量不足がエラー原因の場合


1. インデクス格納 RD エリアを再初期化します。

なお、バックアップからも回復できますが、その場合はインデクスロードが完了するまでアクセスされないよう、RD エリアを閉塞状態にしてください。また、次の場合はバックアップから回復する必要があります。


- インデクス格納 RD エリアに該当インデクスとは別の表やインデクス、又は改竄防止表が格納されている



2. インデクス格納 RD エリアを拡張します。



3. データベース再編成ユーティリティ (pdorg) でインデクスを再作成します。




注※ このファイルは、データベース再編成ユーティリティ (pdorg) が新たに作成します。追加ロードしたキーと既存データのキー情報を出力します。

(2) ソート処理エラー (KFPL15062-E メッセージが出力) 又は pdcancel コマンドによるユーティリティの強制終了が原因の場合


1. インデクス格納 RD エリアを再初期化します。

なお、バックアップからも回復できますが、その場合はインデクスロードが完了するまでアクセスされないよう、RD エリアを閉塞状態にしてください。また、次の場合はバックアップから回復する必要があります。

- インデクス格納 RD エリアに該当インデクスとは別の表やインデクス、又は改竄防止表が格納されている




2. データベース再編成ユーティリティ (pdrrorg) でインデクスを再作成します。




注※ このファイルは、データベース再編成ユーティリティ (pdrrorg) が新たに作成します。追加ロードしたキーと既存データのキー情報を出力します。

(3) ディスク障害が原因の場合

1. 障害となったディスクを交換し、バックアップからユーティリティ実行前の状態に戻します。



2. データベース再編成ユーティリティ (pdrrorg) でインデクスを再作成します。



注※ このファイルは、データベース再編成ユーティリティ (pdrrorg) が新たに作成します。追加ロードしたキーと既存データのキー情報を出力します。


6.7 同期点指定のデータロード実行中にユーティリティが異常終了したときの対処方法

ここでは、同期点指定のデータロードの実行中に、データベース作成ユーティリティが異常終了したときの対処方法を説明します。

6.7.1 対処方法の概要

異常終了したタイミングによって対処方法が異なります。同期点指定のデータロード実行中にユーティリティが異常終了したときの対処方法を次の図に示します。

図 6-10 同期点指定のデータロード実行中にユーティリティが異常終了したときの対処方法



[説明]

- 総データロード件数を 300 万件、同期点行数を 100 万件としています。
- 1, 3, 5 の時点でユーティリティが異常終了した場合は、データロードを再実行してください。
- 2, 4 の時点でユーティリティが異常終了した場合は、作成に失敗したプラグインインデクスをデータベース再編成ユーティリティのインデクス一括作成機能 (-k ixmk) で作成してください。その後、データロードを再実行してください。

- 6の時点でユティリティが異常終了した場合は、作成に失敗したプラグインインデクスをデータベース再編成ユティリティのインデクス一括作成機能 (-k ixmk) で作成してください。その後、データベース再編成ユティリティのインデクス再作成機能 (-k ixrc) で B-tree インデクスを作成してください。
- 7の時点でユティリティが異常終了した場合、インデクス情報ファイルが作成されていれば (KFPL00710-I メッセージが出力されていれば)、データベース再編成ユティリティのインデクス一括作成機能 (-k ixmk) で B-tree インデクスを作成してください。インデクス情報ファイルが作成されていなければ、データベース再編成ユティリティのインデクス再作成機能 (-k ixrc) で B-tree インデクスを作成してください。

6.7.2 例題

300 万件のデータロード中にデータベース作成ユティリティが異常終了しました。インデクス一括作成モードで、同期点行数は 100 万件とします。

(1) メッセージを確認します

次に示すメッセージが出力されています。

```
KFPL00800-I Loading until 2000000th row committed
KFPL00710-I Index information file assigned, index=k87m271."INDX01",
RDAREA="LOB02", file=/pdrorg/INDX01_2
KFPL00715-I Index load started at bes2, index=k87m271."INDX01", RDAREA="LOB02"
```

[説明]

- KFPL00800-I メッセージから、200 万件までデータロード処理が完了していることが分かります。
- KFPL00715-I メッセージから、プラグインインデクスの作成処理が開始されていることが分かります。それに対応する完了メッセージ (KFPL00716-I) が出力されていません。

これによって、100~200 万件のプラグインインデクス作成中に、ユティリティが異常終了したことが分かります。

(2) pdrorg コマンドでプラグインインデクスを一括作成します

データベース再編成ユティリティで、100 万件 (100~200 万件) 分のプラグインインデクスを一括作成します。

```
pdrorg -k ixmk -t TABLE1 C:¥pdrorg¥rorg01
```

[説明]

-k: プラグインインデクスを一括作成するため ixmk を指定します。

-t: 表の名称を指定します。

C:¥pdrorg¥rorg01 :

pdrorg コマンドの制御文ファイル名を指定します。制御文ファイルの内容を次に示します。制御文ファイル中に指定するインデクス情報ファイルは(1)で出力される KFPL00710-I メッセージから分かります。

```
index INDX01 LOB02 C:¥pdrorg¥INDX01_2
```

(3) データロードを再実行します

```
pdload TABLE1 C:¥pdload¥load01
```

[説明]

オプションの指定を変更する必要はありません。

(4) データロード対象 RD エリアのバックアップを取得します

データロード対象 RD エリアのバックアップを取得します。RD エリア単位のバックアップの取得方法については、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

(5) pdrels コマンドでデータロード対象 RD エリアの閉塞を解除します

```
pdrels -r DATA01,DATA02,DATA03, INX01, INX02, INX03, LOB01, LOB02, LOB03
```

コマンドの実行後、実行結果が正しいかどうか確認することをお勧めします。コマンドの実行結果の確認方法については、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

7

ほかの製品との連携

この章では、HiRDB とほかの製品とを連携する方法について説明します。

7.1 レプリケーション機能との連携

HiRDB のレプリケーション機能 (HiRDB Datareplicator, HiRDB Dataextractor) を使用するとき指定する項目について説明します。

7.1.1 HiRDB Datareplicator との連携

HiRDB Datareplicator を使用すると、HiRDB のデータベースの更新に連動して自動的にデータを抽出し、そのデータベース更新内容をほかの HiRDB のデータベースに反映できます。HiRDB Datareplicator を使用するには、HiRDB システム定義で次に示すオペランドを指定します。

- **pd_rpl_init_start** オペランド
HiRDB Datareplicator 連携機能を HiRDB 開始時から使用するかどうかを指定します。
- **pd_rpl_hdepath** オペランド
抽出側 HiRDB Datareplicator 運用ディレクトリ名を指定します。ここで指定するディレクトリ名は、抽出側 HiRDB Datareplicator の環境変数 HDEPATH で指定した名称にしてください。
- **pd_log_rpl_no_standby_file_opr** オペランド
HiRDB Datareplicator 連携機能の使用時に、HiRDB Datareplicator でのシステムログの抽出が完了していないため、すべてのシステムログファイルがスワップ先にできない状態でスワップ要求が発生した場合の運用方法を指定します。

HiRDB Datareplicator を使用してデータ連動する場合のシステムの環境設定及び運用方法については、マニュアル「HiRDB データ連動機能 HiRDB Datareplicator」を参照してください。

注意事項

- HiRDB Datareplicator がサポートしていない HiRDB の機能を使用した場合、データ連動機能が使えなくなることがあります。詳細については、マニュアル「HiRDB データ連動機能 HiRDB Datareplicator」を参照してください。また、最新の情報については、HiRDB のホームページで公開しているオンラインマニュアルを参照してください。
- 回復不要 FES を使用する場合
回復不要 FES では、反映側 HiRDB Datareplicator の同期点処理方式に二相コミット方式を利用 (反映システム定義 `commitment_method` オペランドに `fxa_sqlc` を指定) した反映処理を実行できないため、回復不要 FES 以外のフロントエンドサーバを使用して反映処理を実行する必要があります。詳細は、「[回復不要 FES](#)」を参照してください。

7.1.2 HiRDB Dataextractor との連携

HiRDB Dataextractor を使用すると、メインフレーム又は HiRDB のデータベースのデータをまとめて抽出し、HiRDB のデータベースへ順次格納できます。HiRDB Dataextractor の特長を次に示します。

- 基幹データベースのある時点の情報を部門データベースに一括して反映できます。これによって、部門データベースの表の初期作成又は全データのリフレッシュができます。
- 基幹データベースから部分的にデータを抽出し、各業務に適した部門データベースを作成できます。

HiRDB Dataextractor については、マニュアル「データベース抽出・反映サービス機能 HiRDB Dataextractor」を参照してください。

7.2 OLTP との連携

ここでは、HiRDB が X/Open XA インタフェースを使用して、OLTP と連携する方法について説明します。ここで説明する項目は次のとおりです。

1. OLTP と連携できる製品
2. HiRDB XA ライブラリ
3. OLTP と連携した HiRDB システムの構成例
4. トランザクションの移行
5. トランザクションマネージャへの登録
6. トランザクションマネージャに登録する情報
7. トランザクションマネージャへの登録例
8. トランザクションマネージャへの登録の変更
9. トランザクションマネージャと HiRDB 間の接続が切断されたときの再接続方法
10. 注意事項

7.2.1 OLTP と連携できる製品

HiRDB では次に示す OLTP 製品と連携できます。

- OpenTP1
- TPBroker for C++
- TUXEDO


7.2.2 HiRDB XA ライブラリ

X/Open XA インタフェースとは、分散トランザクション処理 (DTP : Distributed Transaction Processing) システムのトランザクションマネージャ (TM : Transaction Manager) とリソースマネージャ (RM : Resource Manager) の接続インタフェースを規定した X/Open の標準仕様です。XA インタフェースを使用すると、リソースマネージャのトランザクション処理をトランザクションマネージャで制御できます。リソースマネージャのトランザクション処理をトランザクションマネージャで制御するには、リソースマネージャが提供するライブラリとトランザクションマネージャが提供するライブラリを UAP にリンケージします。

HiRDB の UAP の処理をトランザクションマネージャで制御するために、HiRDB は **HiRDB XA ライブラリ** を提供しています。HiRDB XA ライブラリは、X/Open DTP ソフトウェアアーキテクチャの XA インタフェースの仕様に準拠しています。

X/Open DTP モデルでの HiRDB の位置づけを次の図に示します。

図 7-1 X/Open DTP モデルでの HiRDB の位置づけ



なお、X/Open XA インタフェースを使用する UAP から回復不要 FES に接続すると、SQL がエラーリターンします。クライアント環境定義の PDFESHOST 及び PDSERVICEGRP を指定して、回復不要 FES ではないフロントエンドサーバに接続してください。

(1) HiRDB XA ライブラリが提供する機能

HiRDB XA ライブラリが提供する機能を次の表に示します。

表 7-1 HiRDB XA ライブラリが提供する機能

機能	説明
トランザクションの移行	トランザクションのコミット処理を UAP が HiRDB にアクセスしたときと異なるプロセスで実行する機能です。ここでいう UAP とは、HiRDB XA ライブラリを使用して HiRDB に接続する UAP のことです。 トランザクションの移行を使用するかどうかは、クライアント環境定義の PDXAMODE オペランドで指定します。トランザクションの移行については、「トランザクションの移行」を参照してください。
一相最適化	二相コミット制御を一相に最適化する機能です。 一相最適化を使用する場合、トランザクションの完了種別がトランザクションマネージャと HiRDB で一致しないことがあります。詳細については、「一相最適化に関する注意事項」を参照してください。
読み取り専用	プリベア要求で HiRDB のリソースが更新されていない場合、トランザクションマネージャが二相目にコミット要求をしないで最適化する機能です。
動的トランザクションの登録	UAP を実行する直前に、HiRDB が動的にトランザクションを登録する機能です。
複数接続機能	一つのプロセスから HiRDB サーバに対して複数の CONNECT を別々に実行する機能です。X/Open XA インタフェース環境下での複数接続機能については、マニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」を参照してください。

注

HiRDB XA ライブラリでは、非同期 XA 呼び出し（トランザクションマネージャが非同期に HiRDB XA ライブラリを呼び出す機能）を提供していません。

(2) マルチスレッド対応の XA インタフェース

マルチスレッド対応の XA インタフェースを利用すると、TPBroker for C++と HiRDB で OTS (Object Transaction Service) 連携ができます。

なお、マルチスレッド用のライブラリは C 言語又は C++言語でだけ使用できます。COBOL 言語では使用できません。

マルチスレッド対応の XA インタフェースを使用するには専用の HiRDB クライアントライブラリをリンクしてください。バージョン 05-06 より前の HiRDB クライアントライブラリはマルチスレッドに対応していません。マルチスレッド用のライブラリは、既存の HiRDB クライアントが接続できるすべての HiRDB サーバに対して使用できます。マルチスレッド用のライブラリを使用すると、スレッドの間で接続を共有できます。


7.2.3 OLTP と連携した HiRDB システムの構成例

OLTP と連携した HiRDB システムについて、OpenTP1 を使用した例で説明します。

(1) HiRDB/シングルサーバとの連携

HiRDB/シングルサーバと OLTP (OpenTP1) を連携すると、複数の HiRDB/シングルサーバの更新処理を一つのトランザクションとして実行できます。この場合、データベースはキーレンジ分割などで分割配置し、各サーバマシンで稼働する OLTP (OpenTP1) が、各 HiRDB/シングルサーバへ処理を振り分けます。処理を振り分けることで、高速にトランザクション処理を実行できるようにしています。複数の HiRDB/シングルサーバを統合化する場合は、OLTP との連携を検討してください。HiRDB/シングルサーバと OLTP (OpenTP1) との連携を次の図に示します。


図 7-2 HiRDB/シングルサーバと OLTP (OpenTP1) との連携



(2) HiRDB/パラレルサーバとの連携

HiRDB/パラレルサーバと OLTP (OpenTP1) を連携すると、HiRDB/パラレルサーバで負荷分散したデータベースの更新処理をトランザクション処理として実行できます。HiRDB/パラレルサーバと OLTP (OpenTP1) との連携を次の図に示します。


図 7-3 HiRDB/パラレルサーバと OLTP (OpenTP1) との連携



(3) 複数の OLTP (OpenTP1) と HiRDB との連携

複数の OLTP (OpenTP1) と一つの HiRDB 間でクライアント/サーバ型で通信して連携する形態です。異なる OLTP (OpenTP1) から一つの HiRDB に、同時に接続できます。この場合、各 OLTP (OpenTP1) の OLTP 識別子 (クライアント環境定義の PDTMID) が異なるようにしてください。複数の OLTP (OpenTP1) と HiRDB との連携を次の図に示します。


図 7-4 複数の OLTP (OpenTP1) と HiRDB との連携



(4) 一つの OLTP (OpenTP1) と複数の HiRDB との連携

一つの OLTP (OpenTP1) と複数の HiRDB で連携する形態です。異なるサーバマシンの HiRDB に同時に接続して SQL 文を実行できます。この場合、複数接続機能を使用する必要があります。一つの OLTP (OpenTP1) と複数の HiRDB との連携を次の図に示します。

図 7-5 一つの OLTP (OpenTP1) と複数の HiRDB との連携




複数接続機能については、マニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」を参照してください。

7.2.4 トランザクションの移行

HiRDB XA ライブラリを使用して HiRDB に接続する UAP では、HiRDB にアクセスしたときと異なるプロセスでトランザクションのコミット処理を実行できます。このことをトランザクションの移行といいます。トランザクションの移行の概要を次の図に示します。

図 7-6 トランザクションの移行の概要



(凡例) ---->: トランザクションの移行をしないときの処理の流れ
——>: トランザクションの移行をするときの処理の流れ

メリット

トランザクションの移行を使用すると、トランザクションマネージャの UAP 処理はトランザクションの完了を待たなくても次回のサービス要求を受け付けられます。このため、この機能を使用しないときに比べて、少ないプロセス数で UAP を実行できます。ただし、HiRDB が使用するサーバプロセス数及び排他待ち※回数が増える場合があります。

注※

トランザクションが完了するまでの間、次回のサービス要求による HiRDB へのアクセスは、排他待ちになる場合が増えます。

適用基準

トランザクションマネージャがトランザクションの移行を使用する場合は、HiRDB もトランザクションの移行を使用してください。

トランザクションマネージャがトランザクションの移行を使用しない場合は、HiRDB もトランザクションの移行を使用しないでください。

トランザクションマネージャがトランザクションの移行の使用可否を設定できる場合は、次に示す点に考慮してトランザクションの移行の使用可否を設定してください。

- HiRDB へのアクセス負荷より、UAP 自身の処理の負荷が大きい場合にトランザクションの移行を使用します。

運用方法

トランザクションの移行を使用する場合は、クライアント環境定義の PDXAMODE オペランドに 1 を指定してください。この機能を使用しない場合は、このオペランドに 0 を指定するか、このオペランドを省略してください。

PDXAMODE オペランドについては、マニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」を参照してください。

注意事項

1. トランザクションマネージャと HiRDB の間で、トランザクションの移行を使用するかどうかの設定が合っていないと、トランザクションが決着できなかつたり、HiRDB が異常終了したり、トランザクションマネージャにエラーリターンしたりすることがあります。
2. この機能を使用すると、LOCK 文の LOCK TABLE UNTIL DISCONNECT の有効範囲が変わります。LOCK TABLE UNTIL DISCONNECT の有効範囲については、マニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」を参照してください。

(1) トランザクションマネージャが OpenTP1 の場合

トランザクションの移行を使用すると、OpenTP1 のコミット最適化及びプリペア最適化に HiRDB が対応します。したがって、OpenTP1 の trnstring オペランドの -d オプションを省略した場合は、この機能を使用してください。-d オプションを指定した場合は、この機能を使用しないでください。

OpenTP1 システム定義のトランザクションサービス定義の trnstring オペランドと HiRDB の PDXAMODE オペランドの関係を次の表に示します。

表 7-2 OpenTP1 の trnstring オペランドと HiRDB の PDXAMODE オペランドの関係

trnstring オペランドの指定	PDXAMODE オペランドの値
-d オプションを省略	1
-d オプションを指定	0

注

- trnstring オペランドと PDXAMODE オペランドの指定が合っていないと、HiRDB がトランザクションを決着できません。このとき、HiRDB は OpenTP1 に対して XA 関数エラーリターンコード (-6) を返します。

trnstring オペランドについては、マニュアル「OpenTP1 システム定義」を参照してください。コミット最適化又はプリペア最適化については、マニュアル「OpenTP1 プログラム作成の手引」を参照してください。

7.2.5 トランザクションマネージャへの登録

OLTP と連携するには、HiRDB をトランザクションマネージャに登録する必要があります。HiRDB をトランザクションマネージャに登録するには、各トランザクションマネージャのコマンド又は機能を使用します。

- OpenTP1 の場合：trnlncrm コマンドで HiRDB を登録します。
- TPBroker for C++ の場合：tslnncrm コマンドで HiRDB を登録します。

- TUXEDO の場合：%TUXDIR%\udataobj\RM に HiRDB を登録します。%TUXDIR%は、TUXEDO システム・ソフトウェアがあるディレクトリの絶対パス名を示しています。

(1) 動的登録と静的登録

HiRDB をトランザクションマネージャに登録するときに、次に示すどちらかの方法を選択してください。

- 動的登録
- 静的登録

なお、一つのトランザクションマネージャに対して、動的登録と静的登録を混在して使用できません。

(a) 動的登録とは

HiRDB をトランザクションマネージャに動的登録すると、トランザクション内で最初の SQL 文を発行したときに、UAP がトランザクションマネージャの制御下に入ります。UAP が HiRDB を含む複数のリソースマネージャをアクセスする場合、又は UAP が HiRDB をアクセスするとは限らない場合などに、トランザクションマネージャからの HiRDB に対するトランザクション制御のオーバーヘッドを削減できます。

(b) 静的登録とは

HiRDB をトランザクションマネージャに静的登録すると、UAP が SQL 文を発行するかどうかに関係なく、トランザクションの開始時に常にトランザクションマネージャの制御下に入ります。

トランザクションマネージャが OpenTP1 の場合、UAP と HiRDB との接続が切断されたとき（ユニットの異常終了、又はサーバプロセスの異常終了などのとき）に、OpenTP1 にはトランザクション開始時に再接続をする機能があるため、UAP の再起動が不要になります。

(2) 動的登録と静的登録の違い

動的登録と静的登録の違いを次の表に示します。

表 7-3 動的登録と静的登録の違い

差異のポイント	動的登録	静的登録
トランザクション開始時	管理しない	<ul style="list-style-type: none"> • コネクション確立中かの確認 • トランザクションマネージャ制御下でのトランザクションの管理を開始 • コネクション確立^{*1}
トランザクション内で最初の SQL 発行時	<ul style="list-style-type: none"> • トランザクションマネージャの制御下での管理を開始 • HiRDB のトランザクション開始 • SQL 処理 • コネクション確立^{*1} 	<ul style="list-style-type: none"> • HiRDB のトランザクション開始 • SQL 処理

差異のポイント	動的登録	静的登録
トランザクション処理中のトランザクションマネージャと HiRDB 間の通信回数	SQL 文数+コミット処理通信回数+ 1 (コネクション確立用通信分) ※1	SQL 文数+コミット処理通信回数+ 1 (トランザクション開始処理用の通信分)+ 1 (コネクション確立用通信分) ※1
トランザクションマネージャと HiRDB 間のコネクションが、途中で切断したときの再接続方法※2	次回のトランザクション開始時に自動的に再接続※3	次回のトランザクション開始時に自動的に再接続※4

注※1

マルチスレッド対応の XA インタフェース使用時にする処理です。

注※2

ネットワーク障害による切断は検知できません。ただし、トランザクションマネージャが TPBroker for C++ の場合はトランザクション開始時に接続を確立するため、再接続できます。

注※3

トランザクションマネージャが OpenTPI/Server Base の場合は、OpenTPI/Server Base の `trn_rm_open_close_scope` オペランドに `transaction` を指定することで、ネットワーク障害による切断の場合でも再接続できます。

注※4

トランザクションマネージャが OpenTPI/Server Base の場合は、ネットワーク障害による切断の場合でも再接続できます。

7.2.6 トランザクションマネージャに登録する情報

HiRDB をリソースマネージャとしてトランザクションマネージャに登録する方法については、トランザクションマネージャのマニュアルを参照してください。このとき、次に示す情報をトランザクションマネージャに指定します。

(1) RM スイッチ名

動的登録にするか又は静的登録にするかは、RM スイッチ名の指定で決まります。HiRDB の RM スイッチ名 (`xa_switch_t` 構造体名) を次に示します。

- 動的登録の場合：`pdtxa_switch`
- 静的登録の場合：`pdtxa_switch_y`

(2) RM 名

RM スイッチ (`xa_switch_t` 構造体) で定義されている RM 名 (リソースマネージャ名) は、`HiRDB_DB_SERVER` です。

(3) オープン文字列

トランザクションマネージャが xa_open でリソースマネージャをオープンするときに使用するオープン文字列は、複数接続機能を使用する場合に指定してください。複数接続機能を使用しない場合はオープン文字列を指定する必要はありません。トランザクションマネージャが TUXEDO の場合は、複数接続機能を使用できません。

複数接続機能を使用する場合は、トランザクションマネージャに複数の HiRDB を登録し、各 HiRDB に対してオープン文字列を指定します。オープン文字列には次に示す項目を指定します。

- 接続先で有効にする環境変数を設定したファイルの絶対パス名、又は接続先で有効にする環境変数をレジストリ登録したときに指定した環境変数グループ名（環境変数をレジストリ登録する方法については、マニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」を参照）
- 環境変数グループ識別子

次のどちらかの書式で記述します。

- "環境変数グループ識別子+環境変数設定ファイル名又は環境変数グループ名"
- "環境変数グループ識別子*環境変数設定ファイル名又は環境変数グループ名"

これ以外の形式で指定した場合は、オープン文字列が無視されます。また、環境変数グループ識別子は 4 バイト固定、オープン文字列は全体で 257 バイト以上にできません。

トランザクションマネージャが OpenTP1 又は TPBroker for C++ の場合のオープン文字列の登録例を次に示します。

(a) OpenTP1 の場合

OpenTP1 のトランザクションサービス定義の trnstring オペランドでオープン文字列を登録します。ここでは二つの HiRDB を OpenTP1 に登録します。登録条件は次のとおりとします。

リソースマネージャ	環境変数グループ識別子	環境変数設定ファイル名又は環境変数グループ名
HiRDB1	HDB1	hirdb11 hirdb12
HiRDB2	HDB2	hirdb21 hirdb22

オープン文字列の登録例を次に示します。

```
trnstring -n HiRDB_DB_SERVER -i H1 -o "HDB1*hirdb11" -0 "HDB1+hirdb12"  
trnstring -n HiRDB_DB_SERVER -i H2 -o "HDB2*hirdb21" -0 "HDB2+hirdb22"
```

[説明]

-n : リソースマネージャ名を指定します。

-i: リソースマネージャ拡張子を指定します。

-o: トランザクションサービス用 xa_open 関数用文字列を指定します。

OpenTP1 のトランザクションサービスプロセスが使用するオープン文字列を指定します。

"環境変数グループ識別子*環境変数設定ファイル名又は環境変数グループ名"の形式で指定します。

-O: ユーザーバ用 xa_open 関数用文字列を指定します。

ユーザーバプロセスが使用するオープン文字列を指定します。

"環境変数グループ識別子+環境変数設定ファイル名又は環境変数グループ名"の形式で指定します。

- -o と -O には同じ環境変数グループ識別子を指定してください。
- -o と -O に指定するファイル又はレジストリで設定する環境変数は同じ内容にしてください。

備考

OpenTP1 のユーザーサービス定義の trnrmid オペランドで、ユーザーサービスから接続する HiRDB を選択します。HiRDB1 と HiRDB2 に接続する例を次に示します。

```
trnrmid -n HiRDB_DB_SERVER -i H1,H2
```

(b) TPBroker for C++の場合

TPBroker for C++のリソースマネージャ定義の xa_open_string_info オペランドでオープン文字列を登録します。ここでは二つの HiRDB を TPBroker for C++に登録します。登録条件は次のとおりとします。

リソースマネージャ	環境変数グループ識別子	環境変数設定ファイル名又は環境変数グループ名
HiRDB1	HDB1	hirdb11 hirdb12
HiRDB2	HDB2	hirdb21 hirdb22

オープン文字列の登録例を次に示します。

```
tsdefvalue /OTS/RM/HiRDB_DB_SERVER_1/DMN/xa_open_string_info 1
-s "HDB1*hirdb11"
tsdefvalue /OTS/RM/HiRDB_DB_SERVER_1/xa_open_string_info 2
-s "HDB1+hirdb12"

tsdefvalue /OTS/RM/HiRDB_DB_SERVER_2/DMN/xa_open_string_info 1
-s "HDB2*hirdb21"
tsdefvalue /OTS/RM/HiRDB_DB_SERVER_2/xa_open_string_info 2
-s "HDB2+hirdb22"
```

[説明]

1. /OTS/RM/RM 名/DMN/xa_open_string_info には、TPBroker for C++の回復プロセスが使用するオープン文字列を指定します。環境変数グループ識別子と、環境変数設定ファイル又は環境変数グループ名の中の文字には*を指定してください。

2. /OTS/RM/RM 名/xa_open_string_info には、アプリケーションプログラムプロセス及び決着プロセスが使用するオープン文字列を指定します。環境変数グループ識別子と、環境変数設定ファイル又は環境変数グループ名の間の文字には+を指定してください。

- RM 名が同じ場合は、同じ環境変数グループ識別子を指定してください。
- RM 名が同じ場合は、各環境変数設定ファイル又は環境変数グループに設定する環境変数を同じ内容にしてください。
- 決着プロセスに対して環境変数 TPRMINFO を設定している場合、/OTS/RM/RM 名/(TPRMINFO 設定値)/xa_open_string_info に指定するオープン文字列には/OTS/RM/RM 名/xa_open_string_info と同じ文字列を指定してください。また、決着プロセスに対して TPRMINFO を設定しない場合でも、複数接続機能を使用するときは/OTS/completion_process_env にデフォルトとして'TPRMINFO='を指定してください。指定例を次に示します。

(例) tsdefvalue /OTS completion_process_env -a 'TPRMINFO='

(4) クローズ文字列

トランザクションマネージャが xa_close でリソースマネージャをクローズするときに使用するクローズ文字列は指定不要です。

(5) RM 関連オブジェクト名

RM 関連オブジェクト名には、コンパイル、及びリンケージをするときに指定するライブラリのファイル名を指定します。指定するファイル名については、次の表を参照してください。

- マニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」の「コンパイル、リンケージ時に指定するライブラリ」の表「コンパイル、及びリンケージをするときに指定するライブラリ (OLTP 下の場合 (Windows 環境))」
- マニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」の「Windows クライアントのディレクトリ及びファイル構成」の表「各トランザクションマネージャが使用するライブラリ一覧 (Windows クライアント)」

(6) クライアント環境定義

トランザクションマネージャに HiRDB のトランザクション処理を制御させるためには、HiRDB のクライアント環境定義をトランザクションマネージャの定義に設定する必要があります。OLTP 環境下でのクライアント環境定義の設定方法については、マニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」を参照してください。

(a) OpenTP1 の場合

トランザクションマネージャが OpenTP1 の場合、クライアント環境定義を次に示す OpenTP1 のシステム定義に指定する必要があります。

- システム環境定義
- ユーザサービスデフォルト定義
- ユーザサービス定義

- トランザクションサービス定義

これらの定義については、マニュアル「OpenTP1 システム定義」を参照してください。

なお、複数の OpenTP1 と接続する場合は、次に示すクライアント環境定義を必ず指定してください。

- HiRDB_PDTMID 又は PDTMID

(b) TPBroker for C++の場合

クライアント環境定義は TPBroker for C++のシステム定義に指定してください。

(c) TUXEDO の場合

TUXEDO コンフィギュレーション・ファイル (UBBCONFIG ファイル) の ENVFILE パラメタで指定したファイルに、クライアント環境定義を指定してください。TUXEDO コンフィギュレーション・ファイルについては、TUXEDO のマニュアルを参照してください。

7.2.7 トランザクションマネージャへの登録例

(1) OpenTP1 の場合

HiRDB を OpenTP1 に登録するには、OpenTP1 の trnlncrm コマンドを使用します。trnlncrm コマンドの指定例を次に示します。

(a) 動的登録の場合

```
trnlncrm -a HiRDB_DB_SERVER -s pdtxa_switch  
-o C:¥win32app¥hitachi¥hirdb_s¥client¥lib¥pdcltx32.lib
```

[説明]

- a : RM 名を指定します。
- s : RM スイッチ名 (XA スイッチ構造体の名称) を指定します。RM スイッチ名は、登録方法 (動的登録又は静的登録) によって異なります。
- o : RM 関連オブジェクト名 (共用ライブラリのファイル名) を指定します。

(b) 静的登録の場合

```
trnlncrm -a HiRDB_DB_SERVER -s pdtxa_switch_y  
-o C:¥win32app¥hitachi¥hirdb_s¥client¥lib¥pdcltx32.lib
```

[説明]

- a : RM 名を指定します。

- s : RM スイッチ名 (XA スイッチ構造体の名称) を指定します。RM スイッチ名は、登録方法 (動的登録又は静的登録) によって異なります。
- o : RM 関連オブジェクト名 (共用ライブラリのファイル名) を指定します。

(2) TPBroker for C++の場合

HiRDB を TPBroker for C++に登録するには、TPBroker for C++の `tslnkrm` コマンドを使用します。`tslnkrm` コマンドの指定例を次に示します。

(a) 動的登録の場合

```
tslnkrm -a HiRDB_DB_SERVER_1 -s pdtxa_switch  
-o 'C:¥win32app¥hitachi¥hirdb_s¥client¥lib¥pdcltxm.lib' -r -m  
tslnkrm -a HiRDB_DB_SERVER_2 -s pdtxa_switch  
-o 'C:¥win32app¥hitachi¥hirdb_s¥client¥lib¥pdcltxm.lib' -r -m
```

[説明]

- a : RM 名を指定します。
- s : RM スイッチ名 (XA スイッチ構造体の名称) を指定します。RM スイッチ名は、登録方法 (動的登録又は静的登録) によって異なります。
- o : RM 関連オブジェクト名 (共用ライブラリのファイル名) を指定します。
- r : 動的登録する場合に指定します。
- m : OTS のデーモンがマルチスレッドで動作するようになります。

(b) 静的登録の場合

```
tslnkrm -a HiRDB_DB_SERVER_1 -s pdtxa_switch_y  
-o 'C:¥win32app¥hitachi¥hirdb_s¥client¥lib¥pdcltxm.lib' -r -m  
tslnkrm -a HiRDB_DB_SERVER_2 -s pdtxa_switch_y  
-o 'C:¥win32app¥hitachi¥hirdb_s¥client¥lib¥pdcltxm.lib' -r -m
```

[説明]

- a : RM 名を指定します。
- s : RM スイッチ名 (XA スイッチ構造体の名称) を指定します。RM スイッチ名は、登録方法 (動的登録又は静的登録) によって異なります。
- o : RM 関連オブジェクト名 (共用ライブラリのファイル名) を指定します。
- r : 静的登録する場合に指定します。
- m : OTS のデーモンがマルチスレッドで動作するようになります。

(3) TUXEDO の場合

`%TUXDIR%¥udataobj¥RM` ファイルで HiRDB を TUXEDO に登録します。`%TUXDIR%` は、TUXEDO システム・ソフトウェアがあるディレクトリの絶対パス名を示しています。RM ファイルの指定例を次に示します。

(a) 動的登録の場合

```
HiRDB_DB_SERVER;pdtxa_switch;C:¥HiRDB¥client¥lib¥pdcltxs.lib
```

(b) 静的登録の場合

```
HiRDB_DB_SERVER;pdtxa_switch_y;C:¥HiRDB¥client¥lib¥pdcltxs.lib
```

7.2.8 トランザクションマネージャへの登録の変更

トランザクションマネージャへの登録を変更する場合（静的登録から動的登録、若しくは動的登録から静的登録）、又は RM 関連オブジェクト名に指定するライブラリを変更する場合には、次に示す手順に従ってトランザクションマネージャに HiRDB を登録し直してください。

(1) OpenTP1 の場合

〈手順〉

1. OpenTP1 の `trnlncrm` コマンドで、トランザクションマネージャに HiRDB を登録し直します。
2. OpenTP1 の `trnmkobj` コマンドで、トランザクション制御用オブジェクトファイルを再作成します。
3. 2 で再作成したトランザクション制御用オブジェクトファイル、及び「トランザクションマネージャに登録する情報」に示した情報を基に、HiRDB の XA ライブラリとリンクしていたすべての UAP を再リンケージしてください。再リンケージをしないと、UAP の動作を保証できません。

(2) TPBroker for C++ の場合

〈手順〉

1. TPBroker for C++ の `tslncrm` コマンドで、トランザクションマネージャに HiRDB を登録し直します。
2. TPBroker for C++ の `tsmkobj` コマンドで、トランザクション制御用オブジェクトファイルを再作成します。
3. 2 で再作成したトランザクション制御用オブジェクトファイル、及び「トランザクションマネージャに登録する情報」に示した情報を基に、HiRDB の XA ライブラリとリンクしていたすべての UAP を再リンケージしてください。再リンケージをしないと、UAP の動作を保証できません。

(3) TUXEDO の場合

〈手順〉

1. `%TUXDIR%¥udataobj¥RM` でトランザクションマネージャに HiRDB を登録し直します。
2. TUXEDO の `buildtms` コマンドで、「トランザクションマネージャに登録する情報」に示した情報を基にトランザクションマネージャサーバのロードモジュールを再作成します。

3. TUXEDO の `buildserver` コマンドで、「トランザクションマネージャに登録する情報」に示した情報を基にサーバのロードモジュールを再作成します。
4. TUXEDO の `buildclient` コマンドで、「トランザクションマネージャに登録する情報」に示した情報を基にクライアントモジュールを再作成します。

7.2.9 トランザクションマネージャと HiRDB 間の接続が切断されたときの再接続方法

(1) UAP で対処する方法

接続が切断された場合、実行中の UAP を終了後、再起動してください。再起動すると、自動的に接続が再接続されます。

UAP を再起動したくない場合は、接続が切断されたことを示すエラーが UAP に返ったときに、`tx_open` 関数を再発行してください。そうすれば、UAP を終了しなくてもサービスを続行できます。`tx_open` 関数を再発行するときのコーディング例を次に示します。

コーディング例

```
int connection = 1;
void service(char *in_data, long *in_len, char *out_data, long *out_len) {
    if (connection == 0) {
        tx_close();
        tx_open();          .....接続切断時のtx_open再発行処理
    }
    tx_begin();
    EXEC SQL INSERT INTO .....;          ..... SQL文発行
    if (SQLCODE == 0) {
        tx_commit();
        *out_data = "OK" ;
    } else {
        tx_rollback();
        *out_data = "NG" ;
        if (SQLCODE == -563 || SQLCODE == -722) {
            connection = 0;          .....接続切断を記憶
        }
    }
}
```

(2) 連携する OLTP 製品が TPBroker for C++ の場合

トランザクションの開始又は終了時に HiRDB との接続を確立又は切断するため、途中で切断した場合も次のトランザクション開始時に接続が再接続されます。

(3) OpenTP1 の機能を使用する

動的登録の場合は、OpenTP1/Server Base の `trn_rm_open_close_scope` オペランドに `transaction` を指定してください。そうすれば、OpenTP1/Server Base はトランザクションの開始又は終了で HiRDB とのコネクションを確立又は切断します。したがって、途中でコネクションが切断されても、次のトランザクションの開始時にコネクションが再接続されます。

静的登録の場合は、トランザクションの開始時に HiRDB とのコネクションが確立されているかどうかをトランザクションマネージャが確認します。コネクションが切断されている場合は、自動的に再接続されて、トランザクションを開始します。

(4) HiRDB の XA インタフェースに対応したクライアントライブラリの再接続

トランザクションマネージャでトランザクションを開始して、最初に HiRDB にアクセスする SQL 文を実行するまでに、HiRDB とのコネクションが切断されていた場合、SQL 文の実行時に HiRDB クライアントライブラリでコネクションが再接続されます。ただし、ネットワーク障害による切断は検知できないため、再接続されません。

7.2.10 注意事項

(1) SQL 関連の注意事項

1. リソースマネージャへの接続や切断を行う権限は、トランザクションマネージャにあります。UAP にリソースマネージャへの接続又は切断を行う SQL 文を記述しないでください。また、トランザクションの進行を調整し監視する権限も、トランザクションマネージャにあります。UAP にトランザクションをロールバック又はコミットする SQL 文を記述しないでください。したがって、EXEC SQL COMMIT WORK 文、EXEC COMMIT WORK RELEASE 文などもエラーになります。
2. 定義系 SQL 文はエラーとなります。CREATE TABLE などの定義系 SQL 文は自動的にコミットを指示するため、UAP に定義系 SQL 文を記述しないでください。

(2) マルチスレッド用のライブラリに関する注意事項

一つのトランザクションから HiRDB サーバに対して複数のスレッドを使用して別々に接続できません。マルチスレッド環境であってもトランザクションから接続する HiRDB サーバのサーバプロセスは一つです。したがって、一つのトランザクションから同時に実行できるスレッドは一つであり、同一トランザクション内で複数のスレッドを使用して SQL 文を同時に実行できません。

(3) 一相最適化に関する注意事項

HiRDB はトランザクションマネージャがサポートしている一相最適化に対応しています。トランザクションマネージャはトランザクションブランチによって変更した共有リソースが HiRDB だけの場合、トランザクションブランチに対して一相コミットを要求できます。トランザクションマネージャが一相最適化を使用し

で一相コミットを要求してきた場合、HiRDB はトランザクションブランチの結果を決めた後、トランザクションブランチの情報を削除してトランザクションマネージャへ応答を返します。

一相最適化を使用しているトランザクションマネージャでは、グローバルトランザクションに関して安定ストレージに記憶する必要もなく、何らかの障害が発生してもその結果を知る必要もありません。したがって、次に示す条件をすべて満たす場合、トランザクションの完了種別がトランザクションマネージャと HiRDB で一致しないことがあります。

- 一相最適化を使用するトランザクションマネージャと XA インタフェースを使用して接続している
- 更新系トランザクションのコミットメント制御をトランザクションマネージャが一相最適化している
- コミットメント処理中にトランザクションマネージャの UAP が異常終了する

これらの条件下では、HiRDB のトランザクションブランチの結果を、トランザクションマネージャが発生した障害の結果として知ることができません。そのため、トランザクションの完了種別がトランザクションマネージャと HiRDB で一致しないことがあります。

これを防ぐには、更新系トランザクションのコミットメント制御をする場合、トランザクションマネージャの一相最適化を使用しないでください。

(4) 高速系切り替え機能を使用している場合の注意事項

次に示す条件をすべて満たす場合は注意が必要です。

- HiRDB/パラレルサーバの場合はシステムマネージャがあるユニットを高速系切り替え機能の対象にしている
- X/Open に従った API を使用した OLTP 製品 (OpenTP1 又は TPBroker for C++ など) と連携している
- HiRDB クライアントのバージョンが 06-02-/A 以前である
- OLTP 製品のクライアント環境変数 PDHOST に指定している現用系が待機系として待機完了状態になっている

この場合、OLTP 製品が未決着トランザクションの回復処理をすると、X/Open に従った API がエラーリターンしてトランザクションが回復されないことがあります。この現象が発生する場合は、HiRDB クライアントのバージョンを 06-02-/B 以降にバージョンアップしてください。業務を停止させたくないなどの理由で HiRDB クライアントのバージョンアップがすぐにできない場合は、現用系の HiRDB (ユニット) を待機系から実行系に系を切り替えてください。ただし、これは一時的な対応策です。HiRDB クライアントのバージョンアップで対応してください。


7.3 Java EE アプリケーションサーバとの連携

7.3.1 Java EE アプリケーションサーバとは

Java EE とは、Java で大規模な企業システムを構築する場合に使用される規格であり、その実行環境を提供する製品を Java EE アプリケーションサーバと呼びます。

Java EE は幾つかの標準仕様の集合として構成されているため、ユーザアプリケーションは Servlet/JSP/EJB/jBatch などを実装した Java EE アプリケーションとして作成します。JDBC/JTA/JPA などを通じてデータベースと連携します。

図 7-7 Java EE アプリケーションサーバでの構成イメージ



7.3.2 連携できる Java EE アプリケーションサーバ

HiRDB では、次に示す Java EE アプリケーションサーバと連携できます。

- Cosminexus
- JBoss Enterprise Application Platform

(1) Cosminexus

Cosminexus をサポートしている JDBC ドライバの種別を次の表に示します。

表 7-4 Cosminexus をサポートしている JDBC ドライバの種別

JDBC ドライバ種別		サポート
Type2 JDBC ドライバ		×
Type4 JDBC ドライバ	JDBC2.0 版	○
	JDBC4.0 版	○

(凡例)

- ：サポート
- ×：未サポート

(a) 設定方法

設定方法については Cosminexus のマニュアルを参照してください。

(b) Cosminexus 連携時に考慮が必要になる機能

●各種トレースファイル，監査証跡ファイル

・トレースファイル名

システムプロパティ `ejbserver.serverName` によって指定される J2EE サーバのサーバ名からトレースファイル名が決まります。トレースファイル名を次の表に示します。

表 7-5 トレースファイルの種類とトレースファイル名

トレースファイルの種類	トレースファイル名
Exception トレースログ	<サーバ名>exc{1 2}.trc
不正電文トレース	<サーバ名>dataerr{1 2}.trc

・トレースファイルの出力先

JDBC ドライバが出力する各種トレースファイルは，クライアント環境定義 `PDCLTPATH` などで出力先を明示的に指定していない場合，J2EE サーバのカレントディレクトリに出力します。具体的な出力先を次に示します。

- ・ J2EE サーバの作業ディレクトリがデフォルトの場合
<インストール先ディレクトリ>%CC%Server%public%ejb%<サーバ名>
- ・ J2EE サーバの作業ディレクトリを変更している場合
<作業ディレクトリ>%ejb%<サーバ名>

J2EE サーバのカレントディレクトリについて，詳細は Cosminexus のマニュアルを参照してください。

・ルートアプリケーション情報

ルートアプリケーション情報とは Cosminexus の PRF トレースに出力される情報であり，Cosminexus を呼び出すクライアントからの個々のリクエストを識別するために使用できます。HiRDB では次のファイルで出力しているため，ルートアプリケーション情報によって Cosminexus の PRF トレースと関連づけることで，どのリクエストの延長で出力された情報であるかを判別できます。

- ・ 監査証跡ファイル
- ・ PRF トレース
- ・ SQL トレース

- Exception トレースログ
- 再接続トレース機能

自動再接続機能で再接続された場合、再接続トレース機能を使用すると、Cosminexus の PRF トレース機能で出力されるトレース中の接続情報を追跡できます。

詳細はマニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」の「再接続トレース機能」を参照してください。

●クライアント環境定義

- UAP 名称

クライアント環境定義 PDCLTAPNAME を省略した場合、システムプロパティ ejbserver.serverName によって J2EE サーバのサーバ名から UAP 名称が決まります。UAP 名称を次の表に示します。なお、PDCLTAPNAME 以外の UAP 名称の指定方法については、マニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」の「接続情報の優先順位」を参照してください。

表 7-6 JDBC ドライバと UAP 名称

JDBC ドライバ	UAP 名称
JDBC2.0 版	JDBC20_<サーバ名>
JDBC4.0 版	JDBC40_<サーバ名>

(c) 注意事項

- クライアント環境定義 PDUSER で指定したユーザ名/パスワードは無効になります。ユーザ名/パスワードは、Cosminexus の Connector 属性ファイルのプロパティ値として設定してください。
- 使用する JDBC ドライバを DABroker for Java から Type4 JDBC ドライバへ移行する場合、UAP の修正が必要になることがあります。詳細はマニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」の「DABroker for Java からの移行」を参照してください。

(2) JBoss Enterprise Application Platform

次に示すバージョンの JBoss Enterprise Application Platform（以降、JBoss と表記）と連携できます。

- JBoss Enterprise Application Platform 7.0.1～7.1

JBoss をサポートしている JDBC ドライバの種別を次の表に示します。

表 7-7 JBoss をサポートしている JDBC ドライバの種別

JDBC ドライバ種別	サポート	
Type2 JDBC ドライバ	×	
Type4 JDBC ドライバ	JDBC2.0 版	×
	JDBC4.0 版	○

(凡例)

○：サポート

×：未サポート

(a) 設定方法

JDBC ドライバを使用するまでの手順を次に示します。

1. JDBC ドライバをコアモジュールとして追加

2. JDBC ドライバの登録

3. データソースの追加

2,3 については、管理 CLI 又は管理コンソールを使用します。管理 CLI を使用した場合の手順を次に示します。

1. JDBC ドライバをコアモジュールとして追加

モジュールとは、JBoss でのクラスローディング及び依存関係管理に使用されるクラスの論理グループのことを指します。JDBC ドライバにクラスパスを通すために、JDBC ドライバ (pdjdbc4.jar) をコアモジュールとして追加します。

モジュール名を com.hirdb とした場合の設定例を次に示します。

次のディレクトリを作成してください。

```
<JBoss インストールディレクトリ>¥modules¥com¥hirdb¥main¥
```

作成したディレクトリに、次に示す module.xml ファイルと JDBC ドライバを格納してください。

```
<?xml version="1.0" ?>
<module xmlns="urn:jboss:module:1.1" name="com.hirdb">
  <resources>
    <resource-root path="pdjdbc4.jar"/>
  </resources>
  <dependencies>
    <module name="javax.api"/>
    <module name="javax.transaction.api"/>
  </dependencies>
</module>
```

2. JDBC ドライバの登録

管理 CLI コマンドで次のコマンドを実行してください。

```
/subsystem=datasources/jdbc-driver=<JDBC ドライバ名>:
add(driver-name=<JDBC ドライバ名>, driver-module-name=<モジュール名>,
driver-xa-datasource-class-name=JP.co.Hitachi.soft.HiRDB.JDBC.PrdbXADataSource,
driver-class-name=JP.co.Hitachi.soft.HiRDB.JDBC.HiRDBDriver)
```

JDBC ドライバ登録時の設定項目を次の表に示します。

表 7-8 JDBC ドライバ登録時の設定項目

項目	概要
JDBC ドライバ名	JDBC ドライバの識別子
モジュール名	1.で追加したモジュールのモジュール名

JDBC ドライバの登録例を次に示します。

```
/subsystem=datasources/jdbc-driver=hirdb:
add(driver-name=hirdb, driver-module-name=com.hirdb,
driver-xa-datasource-class-name=JP.co.Hitachi.soft.HiRDB.JDBC.PrdbXADataSource,
driver-class-name=JP.co.Hitachi.soft.HiRDB.JDBC.HiRDBDriver)
```

3. データソースの追加

管理 CLI コマンドで次のコマンドを実行してください。

- 非 XA データソース

```
data-source add --name=<データソース名> --jndi-name=<JNDI名>
--driver-name=<JDBCドライバ名> --connection-url=<接続URL>
--user-name=<ユーザ名> --password=<パスワード>
--valid-connection-checker-class-name=
org.jboss.jca.adapters.jdbc.extensions.novendor.JDBC4ValidConnectionChecker
--exception-sorter-class-name=
org.jboss.jca.adapters.jdbc.extensions.novendor.ListExceptionSorter
--exception-sorter-properties=FatalExceptions=
"563, 720, 722, 723, 728, 732, 735, 932, 1700"※1
--validate-on-match=true※2
```

- XA データソース

```
xa-data-source add --name=<データソース名> --jndi-name=<JNDI名>
--driver-name=<JDBCドライバ名> --user-name=<ユーザ名> --password=<パスワード>
--valid-connection-checker-class-name=
org.jboss.jca.adapters.jdbc.extensions.novendor.JDBC4ValidConnectionChecker
--xa-datasource-properties={"description"=>"<環境変数グループ識別子>",
"XAOpenString"=>"<XAオープン文字列>"}
--validate-on-match=true※2
```

注※1

--exception-sorter-class-name に指定している ListExceptionSorter は、発生した例外の SQLCODE の絶対値が--exception-sorter-properties に指定されている場合、致命的な例外と判定しコネクションを破棄します。

注※2

コネクションプールからのコネクションオブジェクト取得時に、取得したコネクションオブジェクトが有効であるかを検証します。

データソース追加時の設定項目を次の表に示します。

表 7-9 データソース追加時の設定項目

項目	概要
データソース名	データソースの識別子
JNDI 名	データソースの lookup に使用する JNDI 名
JDBC ドライバ名	表「JDBC ドライバ登録時の設定項目」の JDBC ドライバ名
ユーザ名	ユーザ名/パスワード（他で設定している場合は省略できます）
パスワード	
接続 URL	DriverManager クラスの getConnection メソッドに指定する URL
環境変数グループ識別子	XADataSource クラスの setDescription メソッドに指定する HiRDB の環境変数グループ識別子
XA オープン文字列	XADataSource クラスの setXAOpenString メソッドに指定する XA オープン文字列

ユーザ名、パスワード以外は必須項目になります。また、表に記載していない項目については、必要に応じて追加してください。

データソースの追加例を次に示します。

- 非 XA データソース

```
data-source add --name=HiRDBDS --jndi-name=java:jboss/HiRDBDS --driver-name=hirdb
--connection-url=jdbc:hitachi:hirdb://DBID=22200,DBHOST=localhost
--user-name=admin --password=admin
--valid-connection-checker-class-name=
org.jboss.jca.adapters.jdbc.extensions.novendor.JDBC4ValidConnectionChecker
--exception-sorter-class-name=
org.jboss.jca.adapters.jdbc.extensions.novendor.ListExceptionSorter
--exception-sorter-properties=FatalExceptions=
"563,720,722,723,728,732,735,932,1700"
--validate-on-match=true
```

- XA データソース

```
xa-data-source add --name=HiRDBXADS --jndi-name=java:jboss/HiRDBXADS
--driver-name=hirdb --user-name=admin --password=admin
--valid-connection-checker-class-name=
org.jboss.jca.adapters.jdbc.extensions.novendor.JDBC4ValidConnectionChecker
--xa-datasource-properties=
{"description"=>"HDB1", "XAOpenString"=>"HDB1+C:¥home¥hirdb¥HiRDB.ini"}
--validate-on-match=true
```

(b) 注意事項

JBoss で使用できない機能を次の表に示します。

表 7-10 JBoss で使用できない機能

使用できない機能		概要	対策
HiRDB を格納先とするトランザクションオブジェクトストア		JBoss がトランザクションログを格納するための場所	トランザクションオブジェクトストアとして次を使用してください。 <ul style="list-style-type: none"> • ファイルストア (デフォルト) • ほかのデータベースの JDBC データソース
データソースの パラメタ	connectable=true (未設定とするか、false を設定してください)	Commit Markable Resource (非 XA データソースを XA トランザクションに参加させるための機能)	XADataSource を使用してください。
	share-prepared-statements=true (未設定とするか、false を設定してください)	前処理済みのステートメントをクローズしないで、再度同一 SQL 文を指定して前処理済みのステートメントを取得した場合に、キャッシュされた同一のステートメントを取得する	なし (2 つ目のステートメントは新規に作成されません)
	interleaving=true (未設定とするか、false を設定してください)	同一コネクション上で複数の XA トランザクションを切り替えて使用する	なし (XA トランザクションが完了するまで、コネクションを占有します)

7.3.3 Java EE アプリケーションサーバの機能

Java EE アプリケーションサーバが提供する一般的な機能について説明します。


(1) コネクションプーリング

(a) コネクションプーリングとは

ユーザアプリケーションを呼び出す度にデータベースと接続/切断するのではなく、接続済みのコネクションオブジェクトをプールして使い回す仕組みのことを、コネクションプーリングと呼びます。

図 7-8 コネクションプーリング

Java EEアプリケーションサーバ



(凡例) ○ : コネクションオブジェクト

(b) コネクションプーリング使用時の注意事項

- クライアント環境定義などの JDBC ドライバの設定を変更しても無効となります。設定変更を反映させるには、Java EE アプリケーションサーバの再起動やコネクションプール内のコネクションオブジェクトを破棄するなどして、再接続する必要があります。具体的な方法については、各 Java EE アプリケーションサーバのマニュアルを参照してください。
- HiRDB サーバと常時接続している UAP では、クライアント環境定義 PDSWATCHTIME でのタイムアウトによって、接続が切断されることがあります。クライアント環境定義 PDSWATCHTIME を設定する場合の注意事項については、マニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」の「クライアント環境定義の設定内容」の PDSWATCHTIME を参照してください。
- ステートメントの close メソッド実行時に SQL 前処理を破棄するように設定している場合、ステートメントの close 後にトランザクションを決着する必要があります。詳細はマニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」の次の個所を参照してください。

ステートメントの close メソッド実行時に SQL 前処理を破棄する方法

「接続情報の優先順位」の「ステートメントの close メソッド実行時の SQL 前処理の破棄」

ステートメントの close 後にトランザクションを決着する方法

「ユーザプロパティ」の「HiRDB_for_Java_STATEMENT_CLOSE_BEHAVIOR」

(2) ステートメントプーリング／ステートメントキャッシュ


(a) ステートメントプーリング／ステートメントキャッシュとは

同一の SQL 文を指定して前処理済みのステートメントオブジェクト

(PreparedStatement, CallableStatement) を作成するユーザアプリケーションを呼び出す場合などで、ステートメントオブジェクトをプールして使い回す仕組みのことをステートメントプーリング／ステートメントキャッシュと呼びます。

ステートメントオブジェクトはコネクションをまたがって使い回すことはできないため、コネクションプーリングを使用していることが前提の機能となります。

図 7-9 ステートメントプーリング／ステートメントキャッシュ



(b) ステートメントプーリング／ステートメントキャッシュ使用時の注意事項

- 前処理済みのステートメントオブジェクトがプーリングされている間、関連するスキーマ資源（表やインデクスなど）に対して排他を取得します。これらの資源に対して定義系 SQL を実行する場合は、クライアント環境定義 PDDDLDEAPRPEXE を指定してください（ホールダブルカーソルを使用している場合は PDDDLDEAPRP も指定してください）。

ただし、定義系 SQL を実行した場合、前処理結果が無効になるため、Java EE アプリケーションサーバの再起動やコネクションプール内のコネクションオブジェクトを破棄する必要があります。

詳細は、マニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」の「クライアント環境定義の設定内容」の PDDDLDEAPRPEXE を参照してください。

- 自動再接続機能を使用して再接続した場合、再接続前からプーリングされているステートメントオブジェクトが使い回されると、実行時に例外が発生します。ステートメントプーリング／ステートメントキャッシュ機能を使用する場合には、自動再接続機能は使用しないでください。

ステートメントの close メソッド実行時に SQL 前処理を破棄しないよう、システムプロパティ HiRDB_for_Java_STATEMENT_CLOSE_BEHAVIOR に FALSE を設定するか、又は指定を省略してください。詳細はマニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」の次の個所を参照してください。

システムプロパティ HiRDB_for_Java_STATEMENT_CLOSE_BEHAVIOR の設定方法
「ユーザプロパティ」の「HiRDB_for_Java_STATEMENT_CLOSE_BEHAVIOR」

上記以外の設定方法

「接続情報の優先順位」の「ステートメントの close メソッド実行時の SQL 前処理の破棄」

- SELECT 文, INSERT 文, DELETE 文, UPDATE 文, PURGE TABLE 文, 及び CALL 文以外の SQL 文では, コミット時に前処理済みの SQL 文が無効になります。

前処理が無効となる SQL 文については PreparedStatement/CallableStatement オブジェクトを使用せず, Statement オブジェクトを使用して実行してください。SQL 文による切り分けができない場合は, ステートメントプーリング/ステートメントキャッシュを使用しないでください。

- 1 つの Connection オブジェクトに対し, 使用中のステートメントオブジェクト (Statement, PreparedStatement, 及び CallableStatement など) の数の合計が 4096 以上となった場合, SQLException を投入します。詳細はマニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」の「Statement インタフェース」の「注意事項」を参照してください。
- プーリングされているステートメントオブジェクトに対応する SQL オブジェクトは, SQL オブジェクト用バッファに保存されているため, SQL オブジェクト用バッファ長の見積もり時は, コネクションプーリング数及びステートメントプーリング数を考慮して必要なバッファ長を算出してください。詳細は, マニュアル「HiRDB システム定義」の「バッファに関するオペランド」の pd_sql_object_cache_size を参照してください。

8

HiRDB/シングルサーバの設計

この章では、HiRDB/シングルサーバのシステム構成、HiRDB ファイルシステム領域の設計方法、システムファイルの設計方法及び RD エリアの配置方法の考慮点について説明します。

8.1 HiRDB/シングルサーバのシステム設計

ここでは、HiRDB/シングルサーバのシステム設計とシステム構成について説明します。

8.1.1 システム設計

(1) HiRDB/シングルサーバが使用するメモリ

HiRDB/シングルサーバが使用するメモリについて説明します。

HiRDB/シングルサーバは次に示すメモリを使用します。

- 共用メモリ
- プロセス固有メモリ

(a) メモリ所要量

HiRDB/シングルサーバが必要とするメモリ所要量を見積もってください。HiRDB/シングルサーバのメモリ所要量については、「[HiRDB/シングルサーバのメモリ所要量の見積もり](#)」を参照してください。

(b) 共用メモリの割り当て先

HiRDB では、共用メモリを次の場所に割り当てできます。

- OS のページングファイル（仮想メモリ）
- 運用ディレクトリ下のファイル（初期設定）

共用メモリの割り当て先は、ページングファイルにすることを推奨します。

ページングファイルにする場合、仮想メモリを見積る必要がありますが、運用ディレクトリ下のファイルに割り当てる場合に比べて、NTFS のキャッシュフラッシュによる影響を受けにくくなります。

共用メモリの割り当て先は、pdntenv コマンドの-shmfile オプションで設定できます。pdntenv コマンドについては、マニュアル「[HiRDB コマンドリファレンス](#)」を参照してください。

(c) 共用メモリのページ固定

HiRDB では、次に示す共用メモリを実メモリ上に固定できます。

- ユニットコントローラ用共用メモリ
- グローバルバッファ用共用メモリ
- 動的変更したグローバルバッファが使用する共用メモリ
- インメモリデータバッファ用共用メモリ

共用メモリを実メモリ上に固定すると、ページの入出力が少なくなるため、性能が安定します。

共用メモリを固定すると、共用メモリのページサイズが通常のページサイズ（4KB）からラージページサイズ（2MB）に拡大されます。ページサイズが拡大すると、仮想アドレスを実アドレスに変換するための管理領域（PTE：Page Table Entry）を通常よりも小さくできるため、メモリ不足を防止できます。また、仮想アドレスと物理アドレスの変換回数が少なくなり、ページフォルトの発生を抑えることができます。これによって、トランザクション性能が向上することがあります。

PTE サイズの概算見積もり式については、「[メモリ所要量の計算式](#)」を参照してください。

前提条件

共用メモリのページ固定をするための前提条件を次に示します。

Windows のバージョン

Windows では、Large Page の機能を使用してページ固定をします。そのため、Large Page がサポートされているバージョンの Windows であることが前提となります。Windows がページ固定に対応しているかどうかは、`pdntenv -os` コマンドで確認してください。

ページロックの権限

共用メモリのページ固定をする場合、メモリ内のページをロックできる権限が必要です。サービス実行時に使用するログオンのアカウントによって、この権限の有無が異なります。権限の設定方法を次に示します。

サービス実行時に使用するログオンのアカウント	権限の設定方法
HiRDB 管理者	HiRDB 管理者を、OS の [ローカル セキュリティ設定] - [ローカル ポリシー] - [ユーザー権利の割り当て] で、「メモリ内のページのロック」に設定してください。
ローカルシステムアカウント	ローカルシステムアカウントにはメモリ内のページをロックできる権限があります。そのため、権限の設定は必要ありません。

動作環境の設定

共用メモリのページ固定をするには、共用メモリの割り当て先の指定が必要です。`pdntenv` コマンドの `-shmfile` オプションで `page` を指定し、共用メモリの割り当て先をページングファイル（仮想メモリ）に設定してください。

ページ固定の方法

共用メモリのページ固定の方法について、共用メモリの種別ごとに説明します。

- ユニットコントローラ用共用メモリ
システム共通定義、又はユニット制御情報定義の `pd_shm_pool_attribute` オペランドに `fixed` を指定します。
- グローバルバッファ用共用メモリ
システム共通定義、又はユニット制御情報定義の `pd_dbbuff_attribute` オペランドに `fixed` を指定します。

- 動的変更したグローバルバッファが使用する共用メモリ
システム共通定義、又はユニット制御情報定義の `pd_dbbuff_attribute` オペランドに `fixed` を指定します。これによって、`pdbufmod` コマンドを実行して動的変更したグローバルバッファが使用する共用メモリも実メモリ上に固定されます。
- インメモリデータバッファ用共用メモリ
`pdmembdb` コマンドの `-p` オプションに `fixed` を指定します。

注意事項

実メモリ上に連続した領域が確保できなかった場合、共用メモリのページ固定ができません。ページ固定に失敗した場合の HiRDB の動作を次に示します。

ユニットコントローラ用、又はグローバルバッファ用共用メモリの場合

ページ固定をしないで共用メモリを確保し処理を続行します。

動的変更したグローバルバッファが使用する共用メモリ、又はインメモリデータバッファ用共用メモリの場合

HiRDB、又はコマンドが異常終了します。

(d) 共用メモリ再利用機能

HiRDB では、ユニットコントローラ用共用メモリと、グローバルバッファ用共用メモリを HiRDB 開始時に確保します。これらの共用メモリの解放有無は共用メモリ再利用機能の適用有無で制御できます。

共用メモリ再利用機能を適用しない場合、HiRDB 停止後に HiRDB を開始する際、前回稼働時に使用していた共用メモリを解放し、新たに共用メモリを確保します。共用メモリのページ固定を使用している場合は、メモリの断片化によって、物理メモリが確保できなくなり、HiRDB の開始に失敗したり、共用メモリのページ固定に失敗したりすることがあります。

共用メモリ再利用機能を適用する場合、HiRDB 停止後に HiRDB を開始する際、前回稼働時に使用していた共用メモリを解放せずに再利用します。これによって、共用メモリ確保失敗による HiRDB の開始失敗を防げます。

共用メモリ再利用機能は、次に示す共用メモリに適用できます。

- ユニットコントローラ用共用メモリ
- グローバルバッファ用共用メモリ
- 動的変更したグローバルバッファが使用する共用メモリ

共用メモリ再利用機能の適用方法

システム共通定義、又はユニット制御情報定義の `pd_shm_reuse` オペランドに `Y` を指定します。

注意事項


1. 共用メモリ再利用機能を適用すると、ユニットコントローラ用共用メモリ及びグローバルバッファ用共用メモリのサイズが大きくなります。「[ユニットコントローラが使用する共用メモリの計算式](#)」及び「[グローバルバッファが使用する共用メモリの計算式](#)」を参照して共用メモリ所要量を見積もってください。
2. 共用メモリ再利用機能を適用すると、HiRDB が停止した状態でのメモリ使用量がグローバルバッファ用共用メモリのサイズ分多くなります。HiRDB が停止した状態でのメモリ使用量を削減する場合は、OS を再起動してください。
3. 動的変更したグローバルバッファが使用する共用メモリは、前回稼働時に確保した共用メモリサイズと同一サイズになるようなグローバルバッファ定義を追加し、HiRDB を開始した場合に再利用します。
4. 次に示すどちらかの運用をしてから HiRDB を開始すると、ユニットコントローラ用共用メモリとグローバルバッファ用共用メモリを解放し、再度確保します。その際、メモリ不足によって HiRDB の開始に失敗する場合や共用メモリのページ固定に失敗する場合があります。この場合は、OS を再起動してください。
 - 定義変更によって、ユニットコントローラ用共用メモリのサイズが変更になる。
 - HiRDB サービスを開始又は再起動する。
5. 次に示すどちらかの運用をしてから HiRDB を開始すると、グローバルバッファ用共用メモリを解放し、再度確保します。その際、メモリ不足によって HiRDB の開始に失敗する場合や共用メモリのページ固定に失敗する場合があります。この場合は、OS を再起動してください。
 - SHMMAX オペランドの値を変更する。
 - サーバ名 (pdstart オペランドの-s オプション指定値) を変更する。
6. 共用メモリのページ固定に失敗した場合、ページ固定していない共用メモリを再利用し続けることがあります。共用メモリ再利用機能を適用してもページ固定に失敗した場合は、OS を再起動し、KFPO00107-E(shmget(omminit(fixed)))又は KFPH23045-W メッセージの対処を実施した後に共用メモリ再利用機能を適用してください。

8.1.2 HiRDB/シングルサーバのシステム構成

HiRDB/シングルサーバのシステム構成例を次の図に示します。

HiRDB/シングルサーバのシステム構成は、HiRDB システム定義で定義します。HiRDB システム定義の定義例については、マニュアル「[HiRDB システム定義](#)」を参照してください。

図 8-1 HiRDB/シングルサーバのシステム構成



8.2 HiRDB ファイルシステム領域の設計

HiRDB のシステム構築時に、HiRDB ファイルを作成する HiRDB ファイルシステム領域を作成します。ここでは、HiRDB ファイルシステム領域を作成するときの設計方針について説明します。

HiRDB ファイルシステム領域は、次に示す用途ごとに作成することをお勧めします。これによって、用途やアクセス特性の異なるファイルへの入出力が競合することを回避できます。

- RD エリア用
- システムファイル用
- 作業表用ファイル用
- ユティリティ用
- リスト用 RD エリア用

8.2.1 RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域の設計

RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域の設計方針について説明します。

(1) 信頼性向上のための方針

特にありません。

(2) 性能向上のための方針

1. RD エリアを作成する HiRDB ファイルシステム領域は、次に示す RD エリア用ごとに作成することをお勧めします。

- システム用 RD エリア
- データディクショナリ LOB 用 RD エリア
- ユーザ用 RD エリア
- ユーザ LOB 用 RD エリア
- レジストリ用 RD エリア
- レジストリ LOB 用 RD エリア

2. システムファイル用の HiRDB ファイルシステム領域と、RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域は、別々のハードディスクに作成することをお勧めします。これによって、シンクポイントダンプを取得するときに入出力の分散ができ、シンクポイントダンプの取得処理時間を短縮できます。

8.2.2 システムファイル用の HiRDB ファイルシステム領域の設計

システムファイル用の HiRDB ファイルシステム領域の設計方針について説明します。

(1) 信頼性向上のための方針

1. システムファイル用の HiRDB ファイルシステム領域は二つ以上作成してください。一つしか作成しないと、システムファイルがあるハードディスクに障害が発生した場合、HiRDB が稼働できなくなります。
2. システムファイル用の HiRDB ファイルシステム領域は別々のハードディスクに作成してください。そうすれば、どちらかのハードディスクに障害が発生しても、HiRDB を再開始できます。

(2) 性能向上のための方針

システムファイル用の HiRDB ファイルシステム領域と、RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域は、別々のハードディスクに作成することをお勧めします。これによって、シンクポイントダンプを取得するときに入出力の分散ができ、シンクポイントダンプの取得処理時間を短縮できます。

8.2.3 作業表用ファイル用の HiRDB ファイルシステム領域の設計

作業表用ファイル用の HiRDB ファイルシステム領域の設計方針について説明します。

(1) 設計方針

作業表用ファイル用の HiRDB ファイルシステム領域長は、その HiRDB ファイルシステム領域に作成する作業表用ファイルの総容量より大きくしてください。なお、pdfmkfs コマンドで -a オプションを指定すると、HiRDB ファイルシステム領域を自動的に拡張できます。作業表用ファイルの総容量が HiRDB ファイルシステム領域長に達した場合、自動で HiRDB ファイルシステム領域を拡張できるため、-a オプションを指定することをお勧めします。*

作業表用ファイルの容量については、「[作業表用ファイルの容量の見積もり](#)」を参照してください。

注※

HiRDB 再開始時に作業表用ファイル用の HiRDB ファイルシステム領域のディスク占有サイズを削減したい場合は、HiRDB 再開始前に pdfmkfs コマンドを実行して作業表用ファイル用の HiRDB ファイルシステム領域を再初期化してください。

(2) 最大使用量を調べる方法

作業表用ファイル用の HiRDB ファイルシステム領域の最大使用量を次に示す方法で調べられます。

pdfstatfs -d 作業表用の HiRDB ファイルシステム領域名

-d:

HiRDB ファイルシステム領域の最大使用量を表示するオプションです。出力情報の peak capacity が最大使用量です。なお、上記の最大使用量は pdfstatfs コマンドでクリアできます。

pdfstatfs -c 作業表用の HiRDB ファイルシステム領域名

-c:

HiRDB ファイルシステム領域の最大使用量をクリアするオプションです。

8.2.4 ユティリティ用の HiRDB ファイルシステム領域の設計

ユティリティ用（バックアップファイル、アンロードデータファイル、アンロードログファイル作成用）の HiRDB ファイルシステム領域の設計方針について説明します。ユティリティ用の HiRDB ファイルシステム領域には、次に示すファイルを作成します。

- バックアップファイル
- アンロードデータファイル
- アンロードログファイル
- 差分バックアップ管理ファイル

(1) 設計方針

1. バックアップファイル作成用にする場合は、HiRDB ファイルシステム領域長をバックアップ対象 RD エリアの総容量より大きくしてください。RD エリアの容量については、「RD エリアの容量の見積もり」を参照してください。
2. 系切り替え機能使用時は、アンロードログファイルを共有ディスク上に作成してください。
3. アンロードログファイル作成用にする場合は、pdfmkfs コマンドのオプションに次に示す値を指定してください。
 - -k オプション：使用目的には UTL（ユティリティ用の HiRDB ファイルシステム領域）を指定します。
 - -n オプション：HiRDB ファイルシステム領域長には次に示す計算式の値を指定します。
(アンロードするシステムログファイルの総レコード数^{※1} × システムログファイルのレコード長)
※2 × 作成するアンロードログファイル数 × 1.2 ÷ 1048576
 - -l オプション：最大ファイル数には、作成するアンロードログファイル数を指定します。
 - -e オプション：最大増分回数には、作成するアンロードログファイル数 × 24 を指定します。

注※1

システムログファイルの自動拡張機能を適用している場合、pd_log_auto_expand_size オペランドの拡張上限サイズに指定した値で計算してください。

注※2

システムログファイルの概算値です。

(2) 最大使用量を調べる方法

ユティリティ用の HiRDB ファイルシステム領域の最大使用量を次に示す方法で調べられます。

```
pdfstatfs -d ユティリティ用の HiRDB ファイルシステム領域名
```

-d:

HiRDB ファイルシステム領域の最大使用量を表示するオプションです。出力情報の peak capacity が最大使用量です。なお、上記の最大使用量は pdfstatfs コマンドでクリアできます。

```
pdfstatfs -c ユティリティ用の HiRDB ファイルシステム領域名
```

-c:

HiRDB ファイルシステム領域の最大使用量をクリアするオプションです。

8.2.5 リスト用 RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域の設計

リスト用 RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域の設計方針について説明します。

(1) 設計方針

リストは検索の一時的な中間結果を保存するものなので、ほかの RD エリアほど信頼性は要求されません。

(2) 性能向上のための方針

リスト用 RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域は、次に示す HiRDB ファイルシステム領域とは別々のハードディスクに作成することをお勧めします。別々のハードディスクに作成すると、リストを検索するときに入出力を分散できるため、処理時間を短縮できます。

- ユーザ用 RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域
- ユーザ LOB 用 RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域
- 作業表用ファイル用の HiRDB ファイルシステム領域

8.2.6 HiRDB ファイルシステム領域の最大長

HiRDB ファイルシステム領域の最大長は、1,048,575 メガバイトです。

8.2.7 系切り替え機能使用時の注意事項

系切り替え機能で使用する HiRDB ファイルシステム領域を作成する場合の注意事項を次に示します。

- pdfmkfs コマンドの -i オプションを指定してください。-i オプションを指定しないと、HiRDB ファイルシステム領域の拡張とサーバマシンの電源異常が同時に発生した場合にファイルが破壊されることがあります。
- pdfmkfs コマンドの -k オプションに SVR（省略値）を指定しないでください。-k オプションに SVR を指定して作成した HiRDB ファイルシステム領域に対して、HiRDB は Windows のファイルキャッシュに書き込んだ時点で処理を続行します。このため、ディスク上にデータが書き込まれる前に異常が発生するとファイルの整合性がとれなくなります。

8.3 システムファイルの設計

ここでは、システムファイルの設計方針について説明します。

8.3.1 システムログファイルの設計

システムログファイルの設計方針について説明します。

(1) 設計方針

1. すべてのシステムログファイルのレコード長及びレコード数を同じにしてください。
2. 作成できるシステムログファイルは、2~200 グループです（ただし、6 グループ以上作成することを推奨します）。
3. 一つのサーバに対して、次の式を満たすようにシステムログファイルを作成します。

$$100 \text{ (単位: ギガバイト)} \times (200 - \text{サーバに割り当てるシステムログファイルグループ数}) \geq \text{サーバに割り当てるシステムログファイルの総容量} \times 3$$

これは、システムログファイルの容量不足によって異常終了した HiRDB を再開する場合に必要なになります。システムログファイルが容量不足になった状況や運用によっては、サーバに割り当てられている3倍の容量のシステムログファイルを作成し、サーバに追加して対処する必要があるためです。

4. アンロードする回数を少なくしたい場合は、システムログファイルの1ファイル容量を大きくします。
5. HiRDB 運用ディレクトリがあるディスクに大量に入出力が発生するファイル（システムログのアンロードログファイルなど）を作成しないでください。
6. 一つのシステムログファイルの容量は、次に示す条件を満たす必要があります。

$$\text{一つのシステムログファイルの容量 (バイト)} \geq \uparrow (a + 368) \div c \uparrow \times c \times b \times d$$

- a: pd_log_max_data_size オペランドの値
- b: pd_log_sdinterval オペランドの値
- c: pd_log_rec_leng オペランドの値
- d: pd_spd_assurance_count オペランドの値

7. 全システムログファイルの容量（二重化している場合は片系の容量だけを対象とする）は、次に示す二つの条件を満たす必要があります。

条件 1

「システムログファイルの総容量の求め方」で見積もった容量以上の値にしてください。

条件 2

長大トランザクションが終了するまでは、長大トランザクション開始以降のシステムログファイルの上書きができません。また、シンクポイントダンプファイルの有効保証世代とカレント世代のシステムロ

グファイルは上書きできません。そのため、これらの分のシステムログファイル容量を確保してください。次の計算式で求めます。

$$\text{システムログファイルの総容量 (バイト)} \geq 3 \times a \times (b+1)$$

a :

データベースを更新するトランザクションのうち、実行時間が最大のトランザクション実行中に該当するサーバで出力されることのあるシステムログ量

システムログ量の見積もり式については、「システムログファイルの容量の見積もり」を参照してください。

b : pd_spd_assurance_count オペランドの値

シンクポイントダンプファイルの有効保証世代数です。

(a) システムログファイルの世代数と運用への影響

システムログファイルの総容量が同じ場合、システムログファイルの世代数によって、1世代当たりの容量が変化します。システムログファイルの世代数と運用への影響を次の表に示します。システムログファイルの総容量は同じとします。

表 8-1 システムログファイルの世代数と運用への影響

比較項目	システムログファイルの構成	
	世代数を少なくした場合	世代数を多くした場合
システムログファイル 1 世代当たりの容量	大きくなります。	小さくなります。
スワップ間隔	システムログファイル 1 世代当たりの容量が大きくなるため、スワップ間隔は長くなります。	システムログファイル 1 世代当たりの容量が小さくなるため、スワップ間隔は短くなります。
アンロード回数	スワップ間隔が長くなるため、アンロード回数は少なくなります。	スワップ間隔が短くなるため、アンロード回数は多くなります。
ディスク障害などでシステムログファイルの数世代が使用できなくなった場合のシステムログ容量への影響	<ul style="list-style-type: none"> システムログファイル 1 世代当たりの容量が大きくなるため、ディスク障害時にデータベースの回復に用いるログ量は多くなり、データベース回復に掛かる時間は長くなります。 システムログ容量の減少幅が大きいため、システムログの容量が減少したことによる HiRDB の稼働に及ぼす影響は大きくなります。 	<ul style="list-style-type: none"> システムログファイル 1 世代当たりの容量が小さくなるため、ディスク障害時にデータベースの回復に用いるログ量は少なくなり、データベース回復に掛かる時間は短くなります。 システムログ容量の減少幅が小さいため、システムログの容量が減少したことによる HiRDB の稼働に及ぼす影響は小さくなります。

通常の運用では、システムログファイルの世代数を少なくした場合の方がスワップ間隔及びアンロード回数の点で利点があります。ただし、障害発生時には、世代数を多くした場合の方が障害の影響が小さくなります。

(2) 信頼性向上のための方針

(a) システムログファイルの二重化

システムログファイルを二重化すると、HiRDBは両方の系に同じシステムログを取得します。取得したシステムログを読み込むとき、片方のファイルに異常が発生しても、もう一方のファイルからシステムログを読み込むため、システムの信頼性を向上できます。なお、二重化する場合、ディスクをミラー化して二重化するより、HiRDB管理下で二重化することをお勧めします。システムログファイルを二重化する場合は、それぞれの系のファイルを別々のハードディスクに作成してください。

システムログファイルを二重化する場合は、サーバ定義で次に示すオペランドを指定してください。

- `pd_log_dual = Y`
- `pdlogadpf` オペランドの `-b` オプション (B系のシステムログファイル名を指定します)

(b) システムログファイルの片系運転

システムログファイルの片系運転は、システムログファイルを二重化する場合に適用されます。

システムログファイルに障害が発生して、両系とも使用できるシステムログファイルがない場合でも、HiRDBのユニットを異常終了しないで正常な系だけで処理を続行できます。これをシステムログファイルの片系運転といいます。システムログファイルの片系運転をする場合は、サーバ定義で `pd_log_singleoperation = Y` を指定してください。

システムログファイルの片系運転に対し、両方のシステムログファイルで処理を続行すること（通常の処理形態）をシステムログファイルの両系運転といいます。

(c) システムログファイルの自動オープン

HiRDBを再開始するときに、上書きできる状態のシステムログファイルがない場合、予約のファイルがあればHiRDBが予約のファイルをオープンして上書きできる状態にし、処理を続行します。これをシステムログファイルの自動オープンといいます。

システムログファイルの自動オープンをする場合は、サーバ定義で `pd_log_rerun_reserved_file_open = Y` を指定してください。

(3) 可用性向上のための方針

(a) システムログファイルの空き容量監視機能

システムログファイルのスワップ時に、スワップ先にできる状態のシステムログファイルがないとHiRDBは異常終了します。これを予防するため、HiRDBにはシステムログファイルの空き容量を監視する機能（システムログファイルの空き容量監視機能）があります。この機能は、システムログファイルの空き率が警告値未満になったときに作動します。次に示す二つのレベルのどちらかを選択できます。

レベル 1:

システムログファイルの空き率が警告値未満になった場合、警告メッセージ KFPS01162-W を出力します。

レベル 2:

システムログファイルの空き率が警告値未満になった場合、新規トランザクションのスケジューリングを抑止して、サーバ内の全トランザクションを強制終了します。このとき、KFPS01160-E メッセージを出力します。これによって、システムログの出力量を抑えます。

レベル 2 を選択した場合、システムログファイルの空き容量が不足したときにサーバ内の全トランザクションが強制終了されます。このため、システムログファイルの設計をより正確に行う必要があります。

システムログファイルの空き容量監視機能については、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

(b) システムログファイルの自動拡張機能

システムログファイルの容量不足が発生すると、HiRDB システム（又はユニット）が異常終了します。これを回避するため、自動的にシステムログファイルの容量を拡張する機能（システムログファイルの自動拡張機能）を提供しています。この機能を適用することで、システムログファイルの容量不足による HiRDB システム（又はユニット）の異常終了の頻度を低減できます。

システムログファイルの自動拡張機能については、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

(c) シンクポイントダンプ有効化のスキップ回数監視機能

UAP が無限ループしてデータベースを更新し続けるとシンクポイントが有効化できないため、上書きできない状態のシステムログファイルが増えてしまいます。上書きできない状態のシステムログファイルが増えて全システムログファイルが上書きできない状態になると、HiRDB が異常終了します。

また、上書きできない状態のシステムログファイルが、全システムログファイルの半分以上になったときに HiRDB が異常終了又は強制終了すると、HiRDB を再開するときのロールバック処理でシステムログファイルが不足します。この場合、システムログファイルを新規追加しないと、HiRDB を再開できません。そして、この再開処理に要する時間も長くなります。

このようなことを防ぐために、HiRDB ではシンクポイントダンプ有効化のスキップ回数監視機能を設けています。

シンクポイントダンプ有効化のスキップ回数監視機能については、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

(4) システムログファイルのレコード長（既に HiRDB を稼働している場合）

レコード長が 1024 以外の場合、システムログの格納効率を良くするために 1024 に変更することをお勧めします。

システムログファイルのレコード長の変更方法については、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

(5) システムログファイルの定義

作成したシステムログファイルをどのファイルグループに対応させるかをサーバ定義の `pdlogadfg` 及び `pdlogadpf` オペランドで定義します。

8.3.2 シンクポイントダンプファイルの設計

シンクポイントダンプファイルの設計方針について説明します。

(1) 設計方針


1. 作成できるシンクポイントダンプファイルは、2~60 グループです。 `pdlogadfg -d spd` オペランドに `ONL` を指定した場合は、2~30 グループです。
2. HiRDB は `pdlogadfg -d spd` オペランドの指定順にシンクポイントダンプファイルを使用します。
3. 4 個以上のシンクポイントダンプファイルを作成することをお勧めします。
4. シンクポイントダンプファイルの容量が不足すると、HiRDB を開始できません。このため、シンクポイントダンプファイルのレコード数は、システム共通定義の最大同時接続数 (`pd_max_users` オペランド) の指定値より大きな値にしてください。詳細なシンクポイントダンプファイルの容量計算式については、「シンクポイントダンプファイルの容量の見積もり」を参照してください。

(2) 信頼性向上のための方針

(a) ファイル構成例

ハードディスク障害に備えて、シンクポイントダンプファイルをそれぞれ別々のハードディスクに作成してください。そのような構成を取れない場合は、隣り合わせの世代を別々のハードディスクに作成する構成にしてください。例を次の図に示します。

図 8-2 隣り合わせの世代を別々のハードディスクに作成する構成例



(b) シンクポイントダンプファイルの二重化

シンクポイントダンプファイルを二重化すると、HiRDBはA系及びB系の両方に同じシンクポイントダンプを取得します。取得したシンクポイントダンプを読み込むとき、片方のファイルに異常が発生しても、もう一方のファイルからシンクポイントダンプを読み込めるため、システムの信頼性を向上できます。また、二重化している場合、有効保証世代数を1世代にすると、信頼性を損ねることなく上書きできない状態のシンクポイントダンプファイル数を削減できます。

シンクポイントダンプファイルを二重化する場合は、サーバ定義で次に示すオペランドを指定してください。

- `pd_spd_dual = Y`
- `pdlogadpf` オペランドの `-b` オプション (B系のシステムログファイル名を指定します)


(c) シンクポイントダンプファイルの片系運転

シンクポイントダンプファイルの片系運転は、シンクポイントダンプファイルを二重化する場合に適用されます。シンクポイントダンプファイルは、片方のファイルに異常が発生しても、正常な系だけで処理を続行します。これをシンクポイントダンプファイルの片系運転といいます。

(d) シンクポイントダンプファイルの有効保証世代数

一つのシンクポイントダンプファイルには、HiRDBが1回に取得するシンクポイントダンプが格納されます。HiRDBは、シンクポイントダンプファイルを世代という概念で管理しています。HiRDB管理者は、何世代前までのシンクポイントダンプファイルに対応するシステムログファイルを上書きできない状態にするかを指定できます。これをシンクポイントダンプファイルの有効保証世代数といいます。シンクポイントダンプファイルの有効保証世代数を次の図に示します。

図 8-3 シンクポイントダンプファイルの有効保証世代数



注※ シンクポイントダンプファイルに対応するシステムログファイルを示します。

[説明]

有効保証世代を 2 とすると、2 世代前までのシンクポイントダンプファイル及びそのシンクポイントダンプファイルに対応するシステムログファイルが、上書きできない状態になります。3 世代前より前の世代のシンクポイントダンプファイル及びそのシンクポイントダンプファイルに対応するシステムログファイルは、上書きできる状態になります。

シンクポイントダンプファイルの運用に必要なファイル数は、有効保証世代数 + 1 となります。シンクポイントダンプファイルの有効保証世代数は、サーバ定義の `pd_spd_assurance_count` オペランドで指定してください。

なお、シンクポイントダンプファイルを二重化している場合、必要な有効保証世代数は 1 世代をお勧めします。二重化していない場合、2 世代をお勧めします。

(e) シンクポイントダンプファイルの縮退運転

シンクポイントダンプファイルに障害が発生して、運用に必要なファイル数（有効保証世代数 + 1）を下回った場合でも、最低二つのファイルで処理を続行できます。これをシンクポイントダンプファイルの縮退運転といいます。

シンクポイントダンプファイルの縮退運転をする場合は、サーバ定義の `pd_spd_reduced_mode` オペランドを指定してください。

(f) シンクポイントダンプファイルの自動オープン

シンクポイントダンプファイルに障害が発生して、運用に必要なファイル数（有効保証世代数 + 1）を下回った場合、予約のファイルがあれば HiRDB が予約のファイルをオープンして上書きできる状態にし、処理を続行します。これをシンクポイントダンプファイルの自動オープンといいます。

シンクポイントダンプの自動オープンをする場合は、サーバ定義で `pd_spd_reserved_file_auto_open = Y` を指定してください。

(3) シンクポイントダンプファイルの定義

作成したシンクポイントダンプファイルをどのファイルグループに対応させるかを `pdlogadfg` 及び `pdlogadpf` オペランドで定義します。

なお、`pdlogadfg` オペランドだけを指定しておくと、HiRDB 稼働中にシンクポイントダンプファイルを追加できます。

8.3.3 ステータスファイルの設計

ステータスファイルの設計方針について説明します。

(1) 設計方針

1. 両系のファイルに障害が起きないように、A系とB系のファイルは別々のディスクに作成します。
2. ステータスファイルの容量不足による HiRDB の異常終了を防ぐため、見積もったファイル容量よりも大きい容量の予備ファイルを幾つか作成してください。ステータスファイルは、容量が満杯になると予備ファイルとスワップしますが、満杯になったステータスファイルと予備ファイルの容量が同じ場合、スワップ先のファイルでも容量不足になり、HiRDB は異常終了します。そのため、例えばステータスファイルを6組作成する場合、そのうちの2組以上のファイル容量をほかのファイル容量より大きくすることをお勧めします。
3. A系とB系のファイルのレコード長及びレコード数を同じにしてください。
4. 作成できるユニット用ステータスファイルは1~7組です。
5. 作成できるサーバ用ステータスファイルは1~7組です。

(2) 信頼性向上のための方針


1. ステータスファイルは3組（二重化×3=6ファイル）以上用意し、ディスク障害によってすべてのステータスファイルが障害とならないように配置します。
2. 容量不足による HiRDB の異常終了を防ぐため、ステータスファイルの容量は見積もった容量の1.2倍以上の容量を準備することをお勧めします。
3. ステータスファイルには、HiRDB の再開始処理でシステムの状態を回復するために必要な情報を格納しています。予備ファイルがない状態で現用ファイルに障害が発生すると、システムの状態が回復できません。したがって、常に予備ファイルがあるように運用し、現用ファイルの障害に備えてください。

(a) お勧めする構成

ディスク障害発生時から回復時までの安全性を考えると、ステータスファイルは四つのディスクに6組（二重化×6=12ファイル）用意し、次の図のように配置することをお勧めします。また、片系運転中に正常な系に障害が発生すると、HiRDB を再開始できなくなるため、ステータスファイルの片系運転は適用しない（pd_syssts_singleoperation 及び pd_sts_singleoperation に stop を指定）ことをお勧めします。

四つのディスクにステータスファイルを6組配置する例を次の図に示します。

図 8-4 四つのディスクに 6 組のステータスファイルを配置する例



[説明]

このように配置すると、あるディスクで障害が発生した後に、更に別のディスクで障害が発生しても、残りの二つのディスクに両系とも正常なファイルが残るため、障害が発生していないディスクのステータスファイルを現用として HiRDB を稼働し続けることができます。例えば、ディスク A に障害が発生し、その後ディスク B にも障害が発生した場合でも、ディスク C 及び D にある両系のステータスファイル (sts-3a と sts-3b) を現用ファイルとして稼働し続けます。この状態で、更に現用ファイルの片系に障害が発生した場合、HiRDB は異常終了しますが、現用ファイルの片系ファイルが正常のため、障害が発生したディスクのどれか一つを回復すると HiRDB を再開できます。

(3) ステータスファイルの定義

pdstsinit コマンドで作成したステータスファイルをどの論理ファイルに対応させるかを pd_syssts_file_name_1 ~ 7 及び pd_sts_file_name_1 ~ 7 オペランドで定義します。

ユニット用ステータスファイルは、pd_syssts_file_name_1 ~ 7 オペランドで定義します。サーバ用ステータスファイルは、pd_sts_file_name_1 ~ 7 オペランドで定義します。

なお、pd_syssts_file_name_2 ~ 7 オペランド又は pd_sts_file_name_2 ~ 7 オペランドに、実体のないステータスファイルを定義しておくと、HiRDB 稼働中にステータスファイルを追加できます。ただし、この場合、次に示すオペランドを指定しておく必要があります。

ユニット用ステータスファイルの場合

- pd_syssts_initial_error
- pd_syssts_last_active_file

サーバ用ステータスファイルの場合

- pd_sts_initial_error
- pd_sts_last_active_file

(4) ステータスファイルの片系運転

予備ファイルがない状況で現用ファイルの片系に障害が発生した場合、正常な系（片方の系）だけで処理を続行することをステータスファイルの片系運転といいます。ステータスファイルが片系運転になると、KFPS01044-I メッセージが出力されます。

片系運転中に現用ファイルに障害が発生すると、HiRDB を再開できなくなるため、ステータスファイルの片系運転の適用は推奨しません。ステータスファイルの組数を増やし、予備ファイルがない状況が発生しないような運用をしてください。

なお、ステータスファイルの片系運転に対し、両方の系のステータスファイルで処理を続行すること（通常の処理形態）をステータスファイルの両系運転といいます。

(a) ステータスファイルの片系運転適用のメリット及びデメリット

メリット

予備ファイルがない状況で現用ファイルの片系に障害が発生しても、処理を続行できます。このため、ステータスファイルの障害によって HiRDB が停止する可能性が低くなります。

デメリット

片系運転中に正常な系に障害が発生したり、又はステータスファイルの更新中に HiRDB が異常終了したりすると、現用ファイルの内容が失われるため、HiRDB を再開できなくなります。

(b) 指定方法

ユニット用ステータスファイルの片系運転をする場合は、ユニット制御情報定義で `pd_syssts_singleoperation = continue` を指定してください。サーバ用ステータスファイルの片系運転をする場合は、サーバ定義で `pd_sts_singleoperation = continue` を指定してください。なお、`pd_syssts_singleoperation` と `pd_sts_singleoperation` の指定値を同じにしてください。

• ほかのオペランドとの関連

`pd_syssts_singleoperation` 及び `pd_syssts_initial_error` オペランド、又は `pd_sts_singleoperation` 及び `pd_sts_initial_error` オペランドの指定値の組み合わせによって、HiRDB の起動時にステータスファイルの障害を検知した場合の HiRDB の動作が決定します。したがって、これら二つのオペランドの指定値は一緒に考えるようにしてください。HiRDB の起動時にステータスファイルの障害を検知した場合の HiRDB の動作については、マニュアル「HiRDB システム定義」の、`pd_syssts_initial_error` 又は `pd_sts_initial_error` オペランドの説明を参照してください。

(c) 適用の目安

ステータスファイルの片系運転の適用の目安を次に示します。

- HiRDB が再開できない状態を避けることを重視した運用の場合は、適用しないでください。
- HiRDB がオンラインダウンとなる状態を避けることを重視した運用の場合は、適用してください。

- 系切り替え構成を適用している場合など、HiRDB の再開始を自動で行う運用の場合は、適用しないでください。

(d) 片系運転適用時の注意

片系運転適用の有無による HiRDB の動作及び HiRDB 管理者の処置について次の表に示します。ステータスファイルに障害が発生したときの対処方法については、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

表 8-2 片系運転適用の有無による HiRDB の動作及び HiRDB 管理者の処置

条件		ステータスファイルの片系運転 (pd_syssts_singleoperation 又は pd_sts_singleoperation オペランドの指定値)	
		適用する (continue 指定)	適用しない (省略又は stop 指定)
予備ファイルがある	現用ファイルに障害が発生	HiRDB の動作 ステータスファイルをスワップします。 HiRDB 管理者の処置 障害が発生したステータスファイルの障害対策をしてください。	
	現用ファイルの両系に、同時に障害が発生	HiRDB の動作 異常終了します。HiRDB は再開始できません。 HiRDB 管理者の処置 マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」の「ステータスファイルに障害が発生したときの対処方法」を参照してください。	
予備ファイルがない	現用ファイルの片系に障害が発生	HiRDB の動作 片系運転を適用し、処理を続行します。 HiRDB 管理者の処置 早急に予備のファイルを作成して、両系運転の状態に戻してください。	HiRDB の動作 異常終了します。 HiRDB 管理者の処置 予備ファイルを作成し、HiRDB を再開始してください。
	現用ファイルの両系に、同時に障害が発生	HiRDB の動作 異常終了します。HiRDB は再開始できません。 HiRDB 管理者の処置 マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」の「ステータスファイルに障害が発生したときの対処方法」を参照してください。	
	片系運転中に、正常な系に障害が発生	HiRDB の動作 異常終了します。HiRDB は再開始できません。 HiRDB 管理者の処置 マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」の「ステータスファイルに障害が発生したときの対処方法」を参照してください。	—

(凡例) —：該当しません。

(5) ステータスファイルの障害に関する注意事項 (重要)

- 現用ファイルの両系に同時に障害が発生した場合、HiRDB が異常終了し、再開始できなくなります。対策として、物理ディスクの多重化 (ミラーリング) が考えられます。
- HiRDB の開始前に、現用ファイル (終了時の現用ファイル) を削除、又は pdstsinit コマンドでステータスファイルを初期化した場合、HiRDB は再開始できなくなります。

8.4 RD エリアの配置

ここでは、次に示す RD エリアを配置するときの考慮点について説明します。

- システム用 RD エリア
- データディクショナリ LOB 用 RD エリア
- ユーザ用 RD エリア
- ユーザ LOB 用 RD エリア
- リスト用 RD エリア

8.4.1 システム用 RD エリアの配置


システム用 RD エリアは、ユーザ用 RD エリアの配置を考慮して配置します。システム用 RD エリアを配置するときの考慮点を次に示します。

- ユーザ用 RD エリアを配置するディスクとは異なるディスクに配置するようにします。

システム用 RD エリアのうち、特にデータディクショナリ用 RD エリアとデータディレクトリ用 RD エリアは、SQL 文の解析などのために HiRDB にアクセスされることが多くなります。このため、ユーザ用 RD エリアを配置するディスクと同じディスクに配置すると、SQL 文の解析などのためのアクセスと、表に対するアクセスがディスク上で競合するため、どちらか一方が他方のアクセスが終了するまで待たされることとなります。

ディスクアクセスの競合を発生させないためのシステム用 RD エリアの配置例を次の図に示します。


図 8-5 システム用 RD エリアの配置例 (HiRDB/シングルサーバの場合)



8.4.2 データディクショナリ LOB 用 RD エリアの配置

ディスクに対するアクセスの競合をなくすため、ほかの RD エリアを配置するディスクとは異なるディスクに配置するようにします。データディクショナリ LOB 用 RD エリアの配置例を次の図に示します。

図 8-6 データディクショナリ LOB 用 RD エリアの配置例 (HiRDB/シングルサーバの場合)



データディクショナリ用 RD エリアとの関連

ストアドプロシジャ又はストアドファンクションを管理するディクショナリ表をほかのディクショナリ表とは別のデータディクショナリ用 RD エリアに格納できます。

8.4.3 ユーザ用 RD エリアの配置

(1) システムログファイルとの関連

システムログファイルを配置したディスクとは異なるディスクに、ユーザ用 RD エリアを配置するようにします。このようにすることで、シンクポイント時のシステムログファイルとユーザ用 RD エリアを構成する HiRDB ファイルへの入出力処理を複数のディスクに分散できるため、シンクポイントでの処理時間を削減できます。


(2) システム用 RD エリアとの関連

システム用 RD エリアを配置したディスクとは異なるディスクにユーザ用 RD エリアを配置するようにします。

(3) 表を横分割した場合

表を横分割した場合、横分割表を格納する RD エリアを異なるディスクに配置します。ユーザ用 RD エリアの配置例を次の図に示します。

図 8-7 ユーザ用 RD エリアの配置例 (HiRDB/シングルサーバの場合)




8.4.4 ユーザ LOB 用 RD エリアの配置

ディスクに対するアクセスの競合をなくすため、ユーザ LOB 用 RD エリア以外の RD エリアを配置したディスクとは異なるディスクにユーザ LOB 用 RD エリアを配置するようにします。

また、表を横分割した場合、横分割表を格納する RD エリアを異なるディスクに配置します。ユーザ LOB 用 RD エリアの配置例を次の図に示します。

図 8-8 ユーザ LOB 用 RD エリアの配置例 (HiRDB/シングルサーバの場合)




8.4.5 リスト用 RD エリアの配置

ディスクに対するアクセスの競合をなくすため、リスト用 RD エリア以外の RD エリアを配置したディスクとは異なるディスクにリスト用 RD エリアを配置するようにします。

なお、リスト用 RD エリアを一つ以上作成すれば、すべてのユーザ用 RD エリアに格納されている表に対するリストを作成できます。

リスト用 RD エリアの配置例を次の図に示します。

図 8-9 リスト用 RD エリアの配置例 (HiRDB/シングルサーバの場合)



9

HiRDB/パラレルサーバの設計

この章では、HiRDB/パラレルサーバのシステム構成、HiRDB ファイルシステム領域の設計方法、システムファイルの設計方法及び RD エリアの配置方法の考慮点について説明します。

9.1 HiRDB/パラレルサーバのシステム設計

ここでは、HiRDB/パラレルサーバのシステム設計とシステム構成について説明します。

9.1.1 システム設計

(1) サーバ構成

フロントエンドサーバ、ディクショナリサーバ及びバックエンドサーバをそれぞれ一つのサーバマシンに配置するのが、HiRDB/パラレルサーバの基本的なサーバ構成です。ただし、各サーバマシンのCPUの処理負荷が高くない場合、一つのサーバマシンに複数のサーバを配置してもかまいません。一つのサーバマシンに複数のサーバを配置すると、必要とする共用メモリが増加します。共用メモリが不足すると、ユニットが開始できなくなるため、メモリ所要量を十分見積もってください。

設置できるサーバ数の範囲を次の表に示します。

表 9-1 設置できるサーバ数の範囲

項目	設置できるサーバ数の範囲
システムマネージャ数	1
フロントエンドサーバ数	1~1,024
ディクショナリサーバ数	1
バックエンドサーバ数	1~16,382
1ユニットに作成できるサーバ数	1~34

(2) システムマネージャの設置

次に示す理由のため、システムマネージャを定義するサーバマシンはHiRDB管理者が運用しやすい場所に設置することをお勧めします。

- HiRDB管理者はコマンドでHiRDBを操作しますが、大部分のコマンドはシステムマネージャを定義するサーバマシンから入力する必要がある

(3) フローダブルサーバの設置

HiRDBは結合処理のような複雑な検索処理をする場合、データベースを持たないバックエンドサーバを優先的に使用して、処理性能を向上します。サーバマシンに余裕があり、複雑な検索処理をする場合にフローダブルサーバの設置を検討してください。フローダブルサーバを設置する場合、作業表用ファイル用のHiRDBファイルシステム領域を作成してください。作業表用ファイル用のHiRDBファイルシステム領域の名称は、バックエンドサーバ定義のpdworkオペランドで指定します。

(4) フロントエンドサーバの複数化

SQL 処理の CPU 負荷が高く、一つのフロントエンドサーバで処理しきれない場合、フロントエンドサーバを複数設定します。これをマルチフロントエンドサーバといいます。マルチフロントエンドサーバについては、「[マルチフロントエンドサーバの設定](#)」を参照してください。

(5) HiRDB/パラレルサーバが使用するメモリ

HiRDB/パラレルサーバが使用するメモリについて説明します。

HiRDB/パラレルサーバは次に示すメモリを使用します。

- 共用メモリ
- プロセス固有メモリ

(a) メモリ所要量

HiRDB/パラレルサーバが必要とするメモリ所要量をサーバマシンごとに見積もってください。HiRDB/パラレルサーバのメモリ所要量については、「[HiRDB/パラレルサーバのメモリ所要量の見積もり](#)」を参照してください。

(b) 共用メモリの割り当て先

HiRDB では、共用メモリを次の場所に割り当てできます。

- OS のページングファイル（仮想メモリ）
- 運用ディレクトリ下のファイル（初期設定）

共用メモリの割り当て先は、ページングファイルにすることを推奨します。

ページングファイルにする場合、仮想メモリを見積る必要がありますが、運用ディレクトリ下のファイルに割り当てる場合に比べて、NTFS のキャッシュフラッシュによる影響を受けにくくなります。

共用メモリの割り当て先は、pdntenv コマンドの-shmfile オプションで設定できます。pdntenv コマンドについては、マニュアル「[HiRDB コマンドリファレンス](#)」を参照してください。

(c) 共用メモリのページ固定

HiRDB では、次に示す共用メモリを実メモリ上に固定できます。

- ユニットコントローラ用共用メモリ
- グローバルバッファ用共用メモリ
- 動的変更したグローバルバッファが使用する共用メモリ
- インメモリデータバッファ用共用メモリ

共用メモリを実メモリ上に固定すると、ページの入出力が少なくなるため、性能が安定します。

共用メモリを固定すると、共用メモリのページサイズが通常のページサイズ（4KB）からラージページサイズ（2MB）に拡大されます。ページサイズが拡大すると、仮想アドレスを実アドレスに変換するための管理領域（PTE：Page Table Entry）を通常よりも小さくできるため、メモリ不足を防止できます。また、仮想アドレスと物理アドレスの変換回数が少なくなり、ページフォルトの発生を抑えることができます。これによって、トランザクション性能が向上することがあります。

PTE サイズの概算見積もり式については、「[メモリ所要量の計算式](#)」を参照してください。

前提条件

共用メモリのページ固定をするための前提条件を次に示します。

Windows のバージョン

Windows では、Large Page の機能を使用してページ固定をします。そのため、Large Page がサポートされているバージョンの Windows であることが前提となります。Windows がページ固定に対応しているかどうかは、`pdntenv -os` コマンドで確認してください。

ページロックの権限

共用メモリのページ固定をする場合、メモリ内のページをロックできる権限が必要です。サービス実行時に使用するログオンのアカウントによって、この権限の有無が異なります。権限の設定方法を次に示します。

サービス実行時に使用するログオンのアカウント	権限の設定方法
HiRDB 管理者	HiRDB 管理者を、OS の [ローカル セキュリティ設定] - [ローカル ポリシー] - [ユーザー権利の割り当て] で、「メモリ内のページのロック」に設定してください。
ローカルシステムアカウント	ローカルシステムアカウントにはメモリ内のページをロックできる権限があります。そのため、権限の設定は必要ありません。

動作環境の設定

共用メモリのページ固定をするには、共用メモリの割り当て先の指定が必要です。`pdntenv` コマンドの `-shmfile` オプションで `page` を指定し、共用メモリの割り当て先をページングファイル（仮想メモリ）に設定してください。

ページ固定の方法

共用メモリのページ固定の方法について、共用メモリの種別ごとに説明します。

- ユニットコントローラ用共用メモリ
システム共通定義、又はユニット制御情報定義の `pd_shmpool_attribute` オペランドに `fixed` を指定します。
- グローバルバッファ用共用メモリ
システム共通定義、又はユニット制御情報定義の `pd_dbbuff_attribute` オペランドに `fixed` を指定します。
- 動的変更したグローバルバッファが使用する共用メモリ

システム共通定義、又はユニット制御情報定義の `pd_dbbuff_attribute` オペランドに `fixed` を指定します。これによって、`pdbufmod` コマンドを実行して動的変更したグローバルバッファが使用する共用メモリも実メモリ上に固定されます。

- インメモリデータバッファ用共用メモリ

`pdmembdb` コマンドの `-p` オプションに `fixed` を指定します。

注意事項

実メモリ上に連続した領域が確保できなかった場合、共用メモリのページ固定ができません。ページ固定に失敗した場合の HiRDB の動作を次に示します。

ユニットコントローラ用、又はグローバルバッファ用共用メモリの場合

ページ固定をしないで共用メモリを確保し処理を続行します。

動的変更したグローバルバッファが使用する共用メモリ、又はインメモリデータバッファ用共用メモリの場合

HiRDB、又はコマンドが異常終了します。

(d) 共用メモリ再利用機能

HiRDB では、ユニットコントローラ用共用メモリと、グローバルバッファ用共用メモリを HiRDB 開始時に確保します。これらの共用メモリの解放有無は共用メモリ再利用機能の適用有無で制御できます。

共用メモリ再利用機能を適用しない場合、HiRDB 停止後に HiRDB を開始する際、前回稼働時に使用していた共用メモリを解放し、新たに共用メモリを確保します。共用メモリのページ固定を使用している場合は、メモリの断片化によって、物理メモリが確保できなくなり、HiRDB の開始に失敗したり、共用メモリのページ固定に失敗したりすることがあります。

共用メモリ再利用機能を適用する場合、HiRDB 停止後に HiRDB を開始する際、前回稼働時に使用していた共用メモリを解放せずに再利用します。これによって、共用メモリ確保失敗による HiRDB の開始失敗を防げます。

共用メモリ再利用機能は、次に示す共用メモリに適用できます。

- ユニットコントローラ用共用メモリ
- グローバルバッファ用共用メモリ
- 動的変更したグローバルバッファが使用する共用メモリ

共用メモリ再利用機能の適用方法

システム共通定義、又はユニット制御情報定義の `pd_shm_reuse` オペランドに `Y` を指定します。

注意事項


1. 共用メモリ再利用機能を適用すると、ユニットコントローラ用共用メモリ及びグローバルバッファ用共用メモリのサイズが大きくなります。「[ユニットコントローラが使用する共用メモリの計算式](#)」及び「[グローバルバッファが使用する共用メモリの計算式](#)」を参照して共用メモリ所要量を見積もってください。
2. 共用メモリ再利用機能を適用すると、HiRDB が停止した状態でのメモリ使用量がグローバルバッファ用共用メモリのサイズ分多くなります。HiRDB が停止した状態でのメモリ使用量を削減する場合は、OS を再起動してください。
3. 動的変更したグローバルバッファが使用する共用メモリは、前回稼働時に確保した共用メモリサイズと同一サイズになるようなグローバルバッファ定義を追加し、HiRDB を開始した場合に再利用します。
4. 次に示すどちらかの運用をしてから HiRDB を開始すると、ユニットコントローラ用共用メモリとグローバルバッファ用共用メモリを解放し、再度確保します。その際、メモリ不足によって HiRDB の開始に失敗する場合や共用メモリのページ固定に失敗する場合があります。この場合は、OS を再起動してください。
 - 定義変更によって、ユニットコントローラ用共用メモリのサイズが変更になる。
 - HiRDB サービスを開始又は再起動する。
5. 次に示すどれかの運用をしてから HiRDB を開始すると、グローバルバッファ用共用メモリを解放し、再度確保します。その際、メモリ不足によって HiRDB の開始に失敗する場合や共用メモリのページ固定に失敗する場合があります。この場合は、OS を再起動してください。
 - SHMMAX オペランドの値を変更する。
 - サーバ名 (pdstart オペランドの-s オプション指定値) を変更する。
6. 影響分散スタンバイレス型系切り替え機能を適用したユニットのユニット名 (pdunit オペランドの-u オプション指定値) を変更する。共用メモリのページ固定に失敗した場合、ページ固定していない共用メモリを再利用し続けることがあります。共用メモリ再利用機能を適用してもページ固定に失敗した場合は、OS を再起動し、KFPO00107-E(shmget(omminit(fixed)))又は KFPH23045-W メッセージの対処を実施した後に共用メモリ再利用機能を適用してください。

9.1.2 HiRDB/パラレルサーバのシステム構成

HiRDB/パラレルサーバのシステム構成例を次の図に示します。

HiRDB/パラレルサーバのシステム構成は、HiRDB システム定義で定義します。HiRDB システム定義の定義例については、マニュアル「[HiRDB システム定義](#)」を参照してください。

図 9-1 HiRDB/パラレルサーバのシステム構成例



注※ RDエリアを作成しないで、フローダブルサーバとして使用します。

9.1.3 マルチフロントエンドサーバの設定

HiRDB/パラレルサーバでは複数の SQL を複数のバックエンドサーバを使用して並列に処理しています。フロントエンドサーバは、SQL の解析処理、SQL の最適化処理、各バックエンドサーバへ処理の指示や検索結果の編集処理などを行っています。したがって、高トラフィックなシステムではフロントエンドサーバの負荷が高くなり、そのため処理性能が向上しなくなります。このような場合は、フロントエンドサーバを複数設定して、フロントエンドサーバの負荷を分散させてください。これをマルチフロントエンドサーバといいます。

メリット

フロントエンドサーバが稼働するサーバマシンの処理能力ネックを解消し、スケーラブル性をより向上します。

適用基準

SQL 処理の CPU 負荷が高く、一つのサーバマシンだけで処理しきれない場合に適用します。


規則

フロントエンドサーバは最大 1024 個設定できます。

サーバマシンとの関係

一つのユニットに複数のフロントエンドサーバを設定できません。また、特定のユニットにフロントエンドサーバを設定しないこともできます。マルチフロントエンドサーバの構成例を次の図に示します。

図 9-2 マルチフロントエンドサーバの構成例



(1) 接続するフロントエンドサーバの選択

複数あるフロントエンドサーバのうち、UAP がどのフロントエンドサーバに接続するかは、次に示すどちらかが決定します。

- クライアントユーザ

接続するフロントエンドサーバをクライアント環境定義の PDFESHOST オペランドなどで指定します。

- HiRDB

接続するフロントエンドサーバを HiRDB が自動的に決定します。

接続するフロントエンドサーバをクライアント環境定義で指定しない場合、HiRDB が任意のフロントエンドサーバに UAP を接続させます。

(2) 環境設定

マルチフロントエンドサーバを実行するために、特に指定は必要ありません。

ただし、次に示すオペランドの指定値に注意してください。このオペランドの指定値の目安については、マニュアル「HiRDB システム定義」を参照してください。

- pd_max_dic_process
- pd_max_bes_process

(3) HiRDB 管理者の運用

HiRDB システム定義のオペランドの指定やシステムファイルの作成個数などの環境設定方法は変わりますが、運用方法は変わりません。

(4) マルチフロントエンドサーバ構成での、挿入又は更新時刻による並べ替え

マルチフロントエンドサーバ構成で、表定義時に CURRENT_TIMESTAMP を既定値とする DEFAULT 句を指定した時刻印型の列を含む表を、行の挿入又は更新時刻で並べ替える場合、注意が必要です。

マルチフロントエンドサーバの場合、UAP と接続したフロントエンドサーバが現在の時刻印を取得し、その値を時刻印列の既定値として設定します。ただし、フロントエンドサーバがあるユニット間でシステムの時刻が異なることがあるため、時刻印列の値で並べ替えた順番と、実際に行を挿入又は更新した時刻で並べ替えた順番が一致しない場合があります。

順番を一致させるには、表定義時に CURRENT_TIMESTAMP USING BES を既定値とする DEFAULT 句を時刻印列に指定します。USING BES を指定すると、その列に既定値を挿入又は既定値で更新時、挿入又は更新する行を格納する RD エリアを管理するバックエンドサーバで現在の時刻印を取得し、その値を挿入、又はその値で更新します。そのため、時刻印型の列で並べ替えた順番と、実際に行を挿入又は更新した時刻で並べ替えた順番は、行を格納する RD エリアを管理するバックエンドサーバがあるユニット単位で一致させることができます。

USING BES の指定有無と現在の時刻印を取得するサーバを次の表に示します。

表 9-2 USING BES の指定有無と現在の時刻印を取得するサーバ

USING BES の指定有無	現在の時刻印を取得するサーバ
なし	UAP と接続したフロントエンドサーバ
あり	挿入、又は更新する行を格納する RD エリアを管理するバックエンドサーバ

注意事項

- 表を分割していて、表格納用 RD エリアを管理するバックエンドサーバが複数のユニットにわたっている場合、時刻印型の列の値で並べ替えた順番と、実際に行を挿入又は更新した時刻で並べ替えた順番とが一致しないことがあります。
- 共用表の場合、排他モードで表に排他を掛けた後でないで、時刻印型の列に既定値を挿入したり、既定値で更新したりできません。
- データベース作成ユーティリティ (pdload) を使用して表にデータを格納する場合、起動したユニットでユーティリティを起動した時刻印が設定されます。

(5) クライアントユーザの運用

接続するフロントエンドサーバをクライアントユーザが決める場合は、接続するフロントエンドサーバをクライアント環境定義で指定します。高速接続機能を使用する場合と FES ホストダイレクト接続機能を使

用する場合とで指定するクライアント環境定義が異なります。指定する必要があるクライアント環境定義を次の表に示します。クライアント環境定義については、マニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」を参照してください。

表 9-3 マルチフロントエンドサーバ時に指定するクライアント環境定義

クライアント環境定義 のオペランド	接続する フロントエンドサーバ を指定しない場合	接続するフロントエンドサーバ を指定する場合	
		FES ホスト ダイレクト接続	高速接続
PDHOST	○	○	○
PDFESHOST	—	○	○
PDNAMEPORT	○	○	○
PDSERVICEPORT	—	—	○
PDSERVICEGRP	—	○	○
PDSRVTYPE	—	—	○

(凡例)

- ：必ず指定します。
- ：指定する必要はありません。

(a) どのフロントエンドサーバを指定するかの目安

- アクセスする RD エリアを管理するバックエンドサーバがあるサーバマシンのフロントエンドサーバを指定することをお勧めします。
- 用途に応じて接続するフロントエンドサーバを使い分けることをお勧めします。例えば、一般の情報検索処理用、バッチ UAP 処理用、OLTP 下の UAP 処理用などにフロントエンドサーバを使い分けることをお勧めします。

(b) HiRDB サーバへの接続時間


HiRDB サーバへの接続時間は、次に示す順番どおりに短縮されます（1 が最も短縮されます）。

1. 高速接続機能
2. FES ホストダイレクト接続機能
3. 接続するフロントエンドサーバを指定しない場合

9.1.4 回復不要 FES

フロントエンドサーバがあるユニットで障害が発生して異常終了すると、そのフロントエンドサーバから実行していたトランザクションは未決着状態になることがあります。未決着状態のトランザクションは、データベースの排他を確保しているため、一部のデータベースに対する参照又は更新が制限されます。通常、未決着状態のトランザクションの決着処理をするためには、フロントエンドサーバの障害を取り除いて再開始する必要がありますが、異常終了したフロントエンドサーバが回復不要 FES であれば、HiRDB が自動的に未決着状態になっていたトランザクションを決着します。これによって、ほかのフロントエンドサーバやバックエンドサーバを使用して、データベースの更新を再開できます。回復不要 FES があるユニットを回復不要 FES ユニットといいます。回復不要 FES を使用する場合としない場合の運用を次の図に示します。

図 9-3 回復不要 FES を使用する場合としない場合の運用



(凡例) FES : フロントエンドサーバ

なお、回復不要 FES を使用するためには、HiRDB Non Recover FES が必要です。

メリット

障害が発生したフロントエンドサーバを再開始しないで、残りのフロントエンドサーバでオンライン運用を続行できます。

適用基準


24 時間連続稼働が必要なシステムの場合に適用をお勧めします。

ほかのフロントエンドサーバとの関係

- 回復不要 FES は、単独で構成されるユニットに配置してください。
- 回復不要 FES では、X/Open XA インタフェースを使用して接続する UAP は実行できません。クライアント環境定義の PDFESHOST 及び PDSERVICEGRP を指定して、回復不要 FES 以外のフロントエンドサーバに接続してください。
- 回復不要 FES、及び回復不要 FES ユニットが停止していても、pdrplstart コマンド、及び pdrplstop コマンドは実行できます。

回復不要 FES を使用したシステムの構成例を次の図に示します。

図 9-4 回復不要 FES を使用したシステムの構成例



- 回復不要 FES では、反映側 Datareplicator の同期点処理方式に二相コミット方式を利用（反映システム定義 `commitment_method` オペランドに `fxa_sqlc` を指定）した反映処理を実行できません。反映側 Datareplicator の同期点処理方式に二相コミット方式を利用する場合、反映側 HiRDB に回復不要 FES 以外のフロントエンドサーバを一つ以上配置し、反映側 Datareplicator にクライアント環境変数 `PDFESHOST` 及び `PDSERVICEGRP` を設定して、回復不要 FES 以外のフロントエンドサーバに接続してください。

ほかの機能との関連

- 回復不要 FES ユニットでは、系切り替え機能を適用できません。系切り替え機能を適用するシステムの場合、回復不要 FES ユニットのユニット制御情報定義の `pd_ha_unit` オペランドに必ず `nouse` を指定してください。

(1) 設定方法

回復不要 FES を使用するには、`pdstart` オペランドの `-k` オプションに `stls` を指定します。

(2) 注意事項

- HiRDB を起動する場合に回復不要 FES ユニットが開始しないとき、HiRDB は `pd_start_level` オペランドの指定値に関係なく、そのユニットを除いて HiRDB を開始します。すべてのフロントエンドサーバを回復不要 FES にする場合、一つ以上のフロントエンドサーバが開始しないと HiRDB システムの起動は完了しません。
- 回復不要 FES ユニットは独自に縮退起動をするため、`pd_start_skip_unit` オペランドに回復不要 FES ユニットの名称を指定しても無視します。

3. 回復不要 FES ユニットが異常終了した場合、フロントエンドサーバ及びユニットのステータス情報は STOP(A)になりますが、通常の STOP(A)とは異なり、pdstop コマンドで HiRDB のシステムマネージャとほかのユニットを正常停止、又は計画停止できます。また、回復不要 FES ユニットの強制停止した場合、フロントエンドサーバ及びユニットのステータス情報は STOP(F)になりますが、pdstop コマンドで HiRDB のシステムマネージャとほかのユニットを正常停止、又は計画停止できます。
4. 回復不要 FES ユニットは、次の場合以外、常に正常開始でユニットを開始します。
 - ユニットの正常終了以外で停止していて、かつ前回稼働時に pdstart オペランドの -k オプションに stls を指定していなかった場合
5. 回復不要 FES ユニットのステータス情報が STOP(A)になっていると、その回復不要 FES に CONNECT した UAP からの SQL 要求を HiRDB が受け付けなくなります。この場合、KFPS01820-E メッセージに表示される回復不要 FES のプロセス終了状態は「c800」になります。また、SQL で操作しようとしたデータを持つバックエンドサーバやディクショナリサーバなどのサーバプロセスの終了状態は、KFPS01820-E メッセージに「c900」と表示されることがあります。KFPS01820-E メッセージが表示された場合、プロセス終了状態が「c800」と表示されたフロントエンドサーバがあるユニットを pdstop -z で停止し、STOP(A)になった原因を対策してから再度開始してください。
6. 回復不要 FES ユニットが稼働しているのに、ネットワーク障害などでそのユニットのステータス情報が STOP(A)になった場合、障害が回復してシステムマネージャからそのユニットに通信できるようになると、システムマネージャがそのユニットを自動的に強制停止してから再度開始します。自動的に強制停止してから再度開始する契機を次に示します。
 - ユニットの稼働状況を監視するユニット監視プロセスが、ステータス情報が STOP(A)となった回復不要 FES ユニットが稼働中であることを確認し、KFPS05288-I メッセージが出力されたとき
 - システムマネージャがあるユニットが再度開始する際に全ユニットの稼働状況を確認し、ステータス情報が STOP(A)となった回復不要 FES ユニットが稼働中であることを確認したとき自動的に強制停止してから再度開始する処理が行われた場合、回復不要 FES ユニットで KFPS05110-I メッセージが出力されていることを確認してください。このメッセージが出力されていれば、回復不要 FES ユニットの起動処理が正常に終了しています。自動的に強制停止し、再度開始する契機が発生してから、システム共通定義の pd_system_complete_wait_time オペランドに指定した時間が経過しても KFPS05110-I メッセージが出力されない場合、起動処理が正常に終了していません。この場合の対処方法を次に示します。
 - (1) システムマネージャがあるユニット、及びディクショナリサーバがあるユニットの稼働状態を pdls -d ust コマンドで確認します。それらのユニットが稼働していない場合、pdstart コマンドで開始します。それらのユニットが稼働している場合、又はそれらのユニットを開始しても KFPS05110-I メッセージが出力されない場合、(2) の対処をします。
 - (2) 回復不要 FES ユニットの稼働状態を pdls -d ust コマンドで確認し、実行結果に応じて、次に示す対処をします。

回復不要 FES ユニットの稼働状態 (pdls -d ust コマンドの実行結果)	対処方法
STOP (停止状態)	pdstart -q コマンドを実行して、回復不要 FES ユニットを再開してください。
PAUSE (プロセスサーバプロセスの再起動中断状態)	1. KFPS00715-E メッセージ、及びそれ以前にイベントログに出力されたメッセージを参照して、障害要因を取り除いた後、HiRDB のサービスを再起動してください。 2. pdstart -q コマンドを実行して、回復不要 FES ユニットを再開してください。
STARTING (開始途中)	1. pdstop -z コマンドを実行して、回復不要 FES ユニットを強制終了してください。 2. pdstart -q コマンドを実行して、回復不要 FES ユニットを再開してください。
ONLINE (稼働状態)	
STOPPING (停止途中)	

なお、システムマネージャからそのユニットに通信できるようになる前にユニットが停止した場合は、システムマネージャは強制停止及び再度開始をしません。

- 回復不要 FES から分岐して、ほかのサーバで実行しているトランザクションは、コミット決着時に分岐先のサーバ間で決着の同期合わせを行います。このため、同期合わせのときに、分岐先サーバのどれかがトランザクション処理を実行できない状態（系切り替え中、サーバ停止状態、サーバ開始準備中、又はサーバ停止準備中）になっていると、トランザクション第 1 状態が READY 又は COMMIT で待ち合わせを行うことがあります。この場合、トランザクション処理を実行できない状態になっている原因を該当するサーバで対策して、トランザクションの決着処理が続行できるようにしてください。
- 回復不要 FES 機能を使用する FES に接続して実行したトランザクションは、トランザクション第 1 状態、第 2 状態に関係なく、pdcmnt, pdrbk, pdfgt コマンドを使用してトランザクションを強制的に終了できないことがあります。この場合、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」の「未決着状態のトランザクションを決着する方法」を参照してトランザクションを自動決着させてください。

9.2 HiRDB ファイルシステム領域の設計

HiRDB のシステム構築時に、HiRDB ファイルを作成する HiRDB ファイルシステム領域を作成します。ここでは、HiRDB ファイルシステム領域を作成するときの設計方針について説明します。

HiRDB ファイルシステム領域は、次に示す用途ごとに作成することをお勧めします。これによって、用途やアクセス特性の異なるファイルへの入出力が競合することを回避できます。

- RD エリア用
- 共用 RD エリア用
- システムファイル用
- 作業表用ファイル用
- ユティリティ用
- リスト用 RD エリア用

9.2.1 RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域の設計

RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域の設計方針について説明します。

(1) 信頼性向上のための方針

1. RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域は、次に示すサーバを定義するサーバマシンに作成します。
 - ディクショナリサーバ
 - バックエンドサーバ
2. 次に示す RD エリアを作成する HiRDB ファイルシステム領域は、ディクショナリサーバを定義するサーバマシンに作成します。
 - システム用 RD エリア
 - データディクショナリ LOB 用 RD エリア
 - レジストリ用 RD エリア
 - レジストリ LOB 用 RD エリア
3. 次に示す RD エリアを作成する HiRDB ファイルシステム領域は、バックエンドサーバを定義するサーバマシンに作成します。
 - ユーザ用 RD エリア
 - ユーザ LOB 用 RD エリア

(2) 性能向上のための方針

1. RD エリアを作成する HiRDB ファイルシステム領域は、次に示す RD エリア用ごとに作成することをお勧めします。

- システム用 RD エリア
- データディクショナリ LOB 用 RD エリア
- ユーザ用 RD エリア
- ユーザ LOB 用 RD エリア
- レジストリ用 RD エリア
- レジストリ LOB 用 RD エリア

2. システムファイル用の HiRDB ファイルシステム領域と、RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域は、別々のハードディスクに作成することをお勧めします。これによって、シンクポイントダンプを取得するときに入出力の分散ができ、シンクポイントダンプの取得処理時間を短縮できます。

9.2.2 システムファイル用の HiRDB ファイルシステム領域の設計

システムファイル用の HiRDB ファイルシステム領域の設計方針について説明します。

(1) 信頼性向上のための方針

1. システムファイル用の HiRDB ファイルシステム領域は二つ以上作成してください。一つしか作成しないと、システムファイルがあるハードディスクに障害が発生した場合、HiRDB が稼働できなくなります。
2. システムファイル用の HiRDB ファイルシステム領域は別々のハードディスクに作成してください。そうすれば、どちらかのハードディスクに障害が発生しても、HiRDB を再開できます。

(2) 性能向上のための方針

システムファイル用の HiRDB ファイルシステム領域と、RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域は、別々のハードディスクに作成することをお勧めします。これによって、シンクポイントダンプを取得するときに入出力の分散ができ、シンクポイントダンプの取得処理時間を短縮できます。

9.2.3 作業表用ファイル用の HiRDB ファイルシステム領域の設計

作業表用ファイル用の HiRDB ファイルシステム領域の設計方針について説明します。

(1) 設計方針

1. 作業表用ファイル用の HiRDB ファイルシステム領域長は、その HiRDB ファイルシステム領域に作成する作業表用ファイルの総容量より大きくしてください。なお、pdfmkfs コマンドで -a オプションを

指定すると、HiRDB ファイルシステム領域を自動的に拡張できます。作業表用ファイルの総容量が HiRDB ファイルシステム領域長に達した場合、自動で HiRDB ファイルシステム領域を拡張できるため、-a オプションを指定することをお勧めします。*

作業表用ファイルの容量については、「[作業表用ファイルの容量の見積もり](#)」を参照してください。

2. 作業表用ファイル用の HiRDB ファイルシステム領域は、次に示すサーバを定義するサーバマシンに作成してください。

- ディクショナリサーバ
- バックエンドサーバ

注※

HiRDB 再開始時に作業表用ファイル用の HiRDB ファイルシステム領域のディスク占有サイズを削減したい場合は、HiRDB 再開始前に pdfmkfs コマンドを実行して作業表用ファイル用の HiRDB ファイルシステム領域を再初期化してください。

(2) 最大使用量を調べる方法

作業表用ファイル用の HiRDB ファイルシステム領域の最大使用量を次に示す方法で調べられます。

pdfstatfs -d 作業表用の HiRDB ファイルシステム領域名

-d :

HiRDB ファイルシステム領域の最大使用量を表示するオプションです。出力情報の peak capacity が最大使用量です。なお、上記の最大使用量は pdfstatfs コマンドでクリアできます。

pdfstatfs -c 作業表用の HiRDB ファイルシステム領域名

-c :

HiRDB ファイルシステム領域の最大使用量をクリアするオプションです。

9.2.4 ユティリティ用の HiRDB ファイルシステム領域の設計

ユティリティ用（バックアップファイル、アンロードデータファイル、又はアンロードログファイル作成）の HiRDB ファイルシステム領域の設計方針について説明します。ユティリティ用の HiRDB ファイルシステム領域には、次に示すファイルを作成します。

- バックアップファイル
- アンロードデータファイル
- アンロードログファイル
- 差分バックアップ管理ファイル

(1) 設計方針

1. バックアップファイル作成用にする場合は、HiRDB ファイルシステム領域長をバックアップ対象 RD エリアの総容量より大きくしてください。RD エリアの容量については、「RD エリアの容量の見積もり」を参照してください。
2. 差分バックアップ管理ファイル作成用の HiRDB ファイルシステム領域は、システムマネージャがあるサーバマシンに作成してください。
3. アンロードログファイル作成用にする場合は、pdfmkfs コマンドのオプションに次に示す値を指定してください。
 - -k オプション：使用目的には UTL（ユティリティ用の HiRDB ファイルシステム領域）を指定します。
 - -n オプション：HiRDB ファイルシステム領域長には次に示す計算式の値を指定します。
(アンロードするシステムログファイルの総レコード数^{※1} × システムログファイルのレコード長^{※2} × 作成するアンロードログファイル数 × 1.2 ÷ 1048576)
 - -l オプション：最大ファイル数には、作成するアンロードログファイル数を指定します。
 - -e オプション：最大増分回数には、作成するアンロードログファイル数 × 24 を指定します。

注※1

システムログファイルの自動拡張機能を適用している場合、pd_log_auto_expand_size オペランドの拡張上限サイズに指定した値で計算してください。

注※2

システムログファイルの概算値です。

(2) 最大使用量を調べる方法

ユティリティ用の HiRDB ファイルシステム領域の最大使用量を次に示す方法で調べられます。

pdfstatfs -d ユティリティ用の HiRDB ファイルシステム領域名

-d :

HiRDB ファイルシステム領域の最大使用量を表示するオプションです。出力情報の peak capacity が最大使用量です。なお、上記の最大使用量は pdfstatfs コマンドでクリアできます。

pdfstatfs -c ユティリティ用の HiRDB ファイルシステム領域名

-c :

HiRDB ファイルシステム領域の最大使用量をクリアするオプションです。

9.2.5 リスト用 RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域の設計

リスト用 RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域の設計方針について説明します。

(1) 設計方針

1. リストは検索の一時的な中間結果を保存するものなので、ほかの RD エリアほど信頼性は要求されません。
2. リスト用 RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域は、基表と同じバックエンドサーバに作成してください。

(2) 性能向上のための方針

1. リスト用 RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域は、次に示す HiRDB ファイルシステム領域とは別々のハードディスクに作成することをお勧めします。別々のハードディスクに作成すると、リストを検索するときに入出力を分散できるため、処理時間を短縮できます。
 - ユーザ用 RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域
 - ユーザ LOB 用 RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域
 - 作業表用ファイル用の HiRDB ファイルシステム領域

9.2.6 HiRDB ファイルシステム領域の最大長

HiRDB ファイルシステム領域の最大長は、1,048,575 メガバイトです。

9.2.7 系切り替え機能使用時の注意事項

系切り替え機能で使用する HiRDB ファイルシステム領域を作成する場合の注意事項を次に示します。

- pdfmkfs コマンドの -i オプションを指定してください。-i オプションを指定しないと、HiRDB ファイルシステム領域の拡張とサーバマシンの電源異常が同時に発生した場合にファイルが破壊されることがあります。
- pdfmkfs コマンドの -k オプションに SVR（省略値）を指定しないでください。-k オプションに SVR を指定して作成した HiRDB ファイルシステム領域に対して、HiRDB は Windows のファイルキャッシュに書き込んだ時点で処理を続行します。このため、ディスク上にデータが書き込まれる前に異常が発生するとファイルの整合性がとれなくなります。

9.3 システムファイルの設計

ここでは、システムファイルの設計方針について説明します。

9.3.1 システムログファイルの設計

システムログファイルの設計方針について説明します。

(1) 設計方針

1. システムログファイルはシステムマネージャを除いた各サーバに必要です。
2. サーバ内の全システムログファイルのレコード長及びレコード数を同じにしてください。
3. 各サーバに作成できるシステムログファイルは、2~200 グループです（ただし、6 グループ以上作成することを推奨します）。
4. 一つのサーバに対して、次の式を満たすようにシステムログファイルを作成します。

$$100 \text{ (単位: ギガバイト)} \times (200 - \text{サーバに割り当てるシステムログファイルグループ数}) \geq \text{サーバに割り当てるシステムログファイルの総容量} \times 3$$

これは、システムログファイルの容量不足によって異常終了した HiRDB を再開する場合に必要なになります。システムログファイルが容量不足になった状況や運用によっては、サーバに割り当てられている3倍の容量のシステムログファイルを作成し、サーバに追加して対処する必要があるためです。

5. アンロードする回数を少なくしたい場合は、システムログファイルの1ファイル容量を大きくします。
6. HiRDB 運用ディレクトリがあるディスクに大量に入出力が発生するファイル（システムログのアンロードログファイルなど）を作成しないでください。
7. 一つのシステムログファイルの容量は、次に示す条件を満たす必要があります。

$$\text{一つのシステムログファイルの容量 (バイト)} \geq \uparrow (a + 368) \div c \uparrow \times c \times b \times d$$

a: pd_log_max_data_size オペランドの値

b: pd_log_sdinterval オペランドの値

c: pd_log_rec_leng オペランドの値

d: pd_spd_assurance_count オペランドの値

8. 全システムログファイルの容量（二重化している場合は片系の容量だけを対象とする）は、次に示す二つの条件を満たす必要があります。

条件 1

「システムログファイルの総容量の求め方」で見積もった容量以上の値にしてください。

条件 2

長大トランザクションが終了するまでは、長大トランザクション開始以降のシステムログファイルの上書きができません。また、シンクポイントダンプファイルの有効保証世代とカレント世代のシステムログファイルは上書きできません。そのため、これらの分のシステムログファイル容量を確保してください。次の計算式で求めます。

$$\text{全システムログファイルの総容量 (バイト)} \geq 3 \times a \times (b+1)$$

a :

データベースを更新するトランザクションのうち、実行時間が最大のトランザクション実行中に該当するサーバで出力されることのあるシステムログ量

システムログ量の見積もり式については、「システムログファイルの容量の見積もり」を参照してください。

b : pd_spd_assurance_count オペランドの値

シンクポイントダンプファイルの有効保証世代数です。

(a) システムログファイルの世代数と運用への影響

システムログファイルの総容量が同じ場合、システムログファイルの世代数によって、1世代当たりの容量が変化します。システムログファイルの世代数と運用への影響を次の表に示します。システムログファイルの総容量は同じとします。

表 9-4 システムログファイルの世代数と運用への影響

比較項目	システムログファイルの構成	
	世代数を少なくした場合	世代数を多くした場合
システムログファイル 1 世代当たりの容量	大きくなります。	小さくなります。
スワップ間隔	システムログファイル 1 世代当たりの容量が大きくなるため、スワップ間隔は長くなります。	システムログファイル 1 世代当たりの容量が小さくなるため、スワップ間隔は短くなります。
アンロード回数	スワップ間隔が長くなるため、アンロード回数は少なくなります。	スワップ間隔が短くなるため、アンロード回数は多くなります。
ディスク障害などでシステムログファイルの数世代が使用できなくなった場合のシステムログ容量への影響	<ul style="list-style-type: none">システムログファイル 1 世代当たりの容量が大きくなるため、ディスク障害時にデータベースの回復に用いるログ量は多くなり、データベース回復に掛かる時間は長くなります。システムログ容量の減少幅が大きいため、システムログの容量が減少したことによる HiRDB の稼働に及ぼす影響は大きくなります。	<ul style="list-style-type: none">システムログファイル 1 世代当たりの容量が小さくなるため、ディスク障害時にデータベースの回復に用いるログ量は少なくなり、データベース回復に掛かる時間は短くなります。システムログ容量の減少幅が小さいため、システムログの容量が減少したことによる HiRDB の稼働に及ぼす影響は小さくなります。

通常の運用では、システムログファイルの世代数を少なくした場合の方がスワップ間隔及びアンロード回数の点で利点があります。ただし、障害発生時には、世代数を多くした場合の方が障害の影響が小さくなります。

(2) 信頼性向上のための方針

(a) システムログファイルの二重化

システムログファイルを二重化すると、HiRDBは両方の系に同じシステムログを取得します。取得したシステムログを読み込むとき、片方のファイルに異常が発生しても、もう一方のファイルからシステムログを読み込めるため、システムの信頼性を向上できます。なお、二重化する場合、ディスクをミラー化して二重化するより、HiRDB管理下で二重化することをお勧めします。システムログファイルを二重化する場合は、それぞれの系のファイルを別々のハードディスクに作成してください。

システムログファイルを二重化する場合は、サーバ定義で次に示すオペランドを指定してください。

- `pd_log_dual = Y`
- `pdlogadpf` オペランドの `-b` オプション (B系のシステムログファイル名を指定します)

(b) システムログファイルの片系運転

システムログファイルの片系運転は、システムログファイルを二重化する場合に適用されます。

システムログファイルに障害が発生して、両系とも使用できるシステムログファイルがない場合でも、HiRDBのユニットを異常終了しないで正常な系だけで処理を続行できます。これをシステムログファイルの片系運転といいます。システムログファイルの片系運転をする場合は、サーバ定義で `pd_log_singleoperation = Y` を指定してください。

システムログファイルの片系運転に対し、両方のシステムログファイルで処理を続行すること（通常の処理形態）をシステムログファイルの両系運転といいます。

(c) システムログファイルの自動オープン

HiRDBを再開始するときに、上書きできる状態のシステムログファイルがない場合、予約のファイルがあればHiRDBが予約のファイルをオープンして上書きできる状態にし、処理を続行します。これをシステムログファイルの自動オープンといいます。

システムログファイルの自動オープンをする場合は、サーバ定義で `pd_log_rerun_reserved_file_open = Y` を指定してください。

(3) 可用性向上のための方針

(a) システムログファイルの空き容量監視機能

システムログファイルのスワップ時に、スワップ先にできる状態のシステムログファイルがないとHiRDB(ユニット)は異常終了します。これを予防するため、HiRDBにはシステムログファイルの空き容量を監

視する機能（システムログファイルの空き容量監視機能）があります。この機能は、システムログファイルの空き率が警告値未満になったときに作動します。次に示す二つのレベルのどちらかを選択できます。

レベル 1：

システムログファイルの空き率が警告値未満になった場合、警告メッセージ KFPS01162-W を出力します。

レベル 2：

システムログファイルの空き率が警告値未満になった場合、新規トランザクションのスケジューリングを抑止して、サーバ内の全トランザクションを強制終了します。このとき、KFPS01160-E メッセージを出力します。これによって、システムログの出力量を抑えます。

レベル 2 を選択した場合、システムログファイルの空き容量が不足したときにサーバ内の全トランザクションが強制終了されます。このため、システムログファイルの設計をより正確に行う必要があります。

システムログファイルの空き容量監視機能については、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

(b) システムログファイルの自動拡張機能

システムログファイルの容量不足が発生すると、HiRDB システム（又はユニット）が異常終了します。これを回避するため、自動的にシステムログファイルの容量を拡張する機能（システムログファイルの自動拡張機能）を提供しています。この機能を適用することで、システムログファイルの容量不足による HiRDB システム（又はユニット）の異常終了の頻度を低減できます。

システムログファイルの自動拡張機能については、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

(c) シンクポイントダンプ有効化のスキップ回数監視機能

UAP が無限ループしてデータベースを更新し続けるとシンクポイントが有効化できないため、上書きできない状態のシステムログファイルが増えてしまいます。上書きできない状態のシステムログファイルが増えて全システムログファイルが上書きできない状態になると、HiRDB が異常終了します。

また、上書きできない状態のシステムログファイルが、全システムログファイルの半分以上になったときに HiRDB が異常終了又は強制終了すると、HiRDB を再開始するときのロールバック処理でシステムログファイルが不足します。この場合、システムログファイルを新規追加しないと、HiRDB を再開始できません。そして、この再開始処理に要する時間も長くなります。

このようなことを防ぐために、HiRDB ではシンクポイントダンプ有効化のスキップ回数監視機能を設けています。

シンクポイントダンプ有効化のスキップ回数監視機能については、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

(4) システムログファイルのレコード長 (既に HiRDB を稼働している場合)

レコード長が 1024 以外の場合、システムログの格納効率を良くするために 1024 に変更することをお勧めします。

システムログファイルのレコード長の変更方法については、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

(5) システムログファイルの定義

作成したシステムログファイルをどのファイルグループに対応させるかをサーバ定義の `pdlogadfg` 及び `pdlogadpf` オペランドで定義します。

9.3.2 シンクポイントダンプファイルの設計

シンクポイントダンプファイルの設計方針について説明します。

(1) 設計方針


1. シンクポイントダンプファイルはシステムマネージャを除いた各サーバに必要です。
2. 各サーバに作成できるシンクポイントダンプファイルは、2~60 グループです。 `pdlogadfg -d spd` オペランドに `ONL` を指定した場合は、2~30 グループです。
3. HiRDB は `pdlogadfg -d spd` オペランドの指定順にシンクポイントダンプファイルを使用します。
4. 各サーバに 4 個以上のシンクポイントダンプファイルを作成することをお勧めします。
5. シンクポイントダンプファイルの容量が不足すると、HiRDB を開始できません。このため、シンクポイントダンプファイルのレコード数は、システム共通定義の最大同時接続数 (`pd_max_users` オペランド) の指定値より大きな値にしてください。詳細なシンクポイントダンプファイルの容量計算式については、「[シンクポイントダンプファイルの容量の見積もり](#)」を参照してください。

(2) 信頼性向上のための方針

(a) ファイル構成例

ハードディスク障害に備えて、シンクポイントダンプファイルをそれぞれ別々のハードディスクに作成してください。そのような構成を取れない場合は、隣り合わせの世代を別々のハードディスクに作成するような構成にしてください。例を次の図に示します。

図 9-5 隣り合わせの世代を別々のハードディスクに作成する構成例



(b) シンクポイントダンプファイルの二重化

シンクポイントダンプファイルを二重化すると、HiRDB は A 系及び B 系の両方に同じシンクポイントダンプを取得します。取得したシンクポイントダンプを読み込むとき、片方のファイルに異常が発生しても、もう一方のファイルからシンクポイントダンプを読み込めるため、システムの信頼性を向上できます。また、二重化している場合、有効保証世代数を 1 世代にすると、信頼性を損ねることなく上書きできない状態のシンクポイントダンプファイル数を削減できます。

シンクポイントダンプファイルを二重化する場合は、サーバ定義で次に示すオペランドを指定してください。

- `pd_spd_dual = Y`
- `pdlogadpf` オペランドの `-b` オプション (B 系のシステムログファイル名を指定します)


(c) シンクポイントダンプファイルの片系運転

シンクポイントダンプファイルの片系運転は、シンクポイントダンプファイルを二重化する場合に適用されます。シンクポイントダンプファイルは、片方のファイルに異常が発生しても、正常な系だけで処理を続行します。これをシンクポイントダンプファイルの片系運転といいます。

(d) シンクポイントダンプファイルの有効保証世代数

一つのシンクポイントダンプファイルには、HiRDB が 1 回に取得するシンクポイントダンプが格納されます。HiRDB は、シンクポイントダンプファイルを世代という概念で管理しています。HiRDB 管理者は、何世代前までのシンクポイントダンプファイルに対応するシステムログファイルを上書きできない状態にするかを指定できます。これをシンクポイントダンプファイルの有効保証世代数といいます。シンクポイントダンプファイルの有効保証世代数を次の図に示します。

図 9-6 シンクポイントダンプファイルの有効保証世代数



注※ シンクポイントダンプファイルに対応するシステムログファイルを示します。

[説明]

有効保証世代を 2 とすると、2 世代前までのシンクポイントダンプファイル及びそのシンクポイントダンプファイルに対応するシステムログファイルが、上書きできない状態になります。3 世代前より前の世代のシンクポイントダンプファイル及びそのシンクポイントダンプファイルに対応するシステムログファイルは、上書きできる状態になります。

シンクポイントダンプファイルの運用に必要なファイル数は、有効保証世代数 + 1 となります。シンクポイントダンプファイルの有効保証世代数は、サーバ定義の `pd_spd_assurance_count` オペランドで指定してください。

なお、シンクポイントダンプファイルを二重化している場合、必要な有効保証世代数は 1 世代をお勧めします。二重化していない場合、2 世代をお勧めします。

(e) シンクポイントダンプファイルの縮退運転

シンクポイントダンプファイルに障害が発生して、運用に必要なファイル数（有効保証世代数 + 1）を下回った場合でも、最低二つのファイルで処理を続行できます。これをシンクポイントダンプファイルの縮退運転といいます。

シンクポイントダンプファイルの縮退運転をする場合は、サーバ定義の `pd_spd_reduced_mode` オペランドを指定してください。

(f) シンクポイントダンプファイルの自動オープン

シンクポイントダンプファイルに障害が発生して、運用に必要なファイル数（有効保証世代数 + 1）を下回った場合、予約のファイルがあれば HiRDB が予約のファイルをオープンして上書きできる状態にし、処理を続行します。これをシンクポイントダンプファイルの自動オープンといいます。

シンクポイントダンプの自動オープンをする場合は、サーバ定義で `pd_spd_reserved_file_auto_open = Y` を指定してください。

(3) シンクポイントダンプファイルの定義

作成したシンクポイントダンプファイルをどのファイルグループに対応させるかを `pdlogadfg` 及び `pdlogadpf` オペランドで定義します。

なお、`pdlogadfg` オペランドだけを指定しておく、HiRDB稼働中にシンクポイントダンプファイルを追加できます。

9.3.3 ステータスファイルの設計

ステータスファイルの設計方針について説明します。

(1) 設計方針

1. 両系のファイルに障害が起きないように、A系とB系のファイルは別々のディスクに作成します。
2. ステータスファイルの容量不足によるHiRDBの異常終了を防ぐため、見積もったファイル容量よりも大きい容量の予備ファイルを幾つか作成してください。ステータスファイルは、容量が満杯になると予備ファイルとスワップしますが、満杯になったステータスファイルと予備ファイルの容量が同じ場合、スワップ先のファイルでも容量不足になり、HiRDBは異常終了します。そのため、例えばステータスファイルを6組作成する場合、そのうちの2組以上のファイル容量をほかのファイル容量より大きくすることをお勧めします。
3. 各サーバマシンにユニット用ステータスファイルが必要です。
4. システムマネージャを除いた各サーバにサーバ用ステータスファイルが必要です。
5. A系とB系のファイルのレコード長及びレコード数を同じにしてください。
6. 一つのユニットに作成できるユニット用ステータスファイルは1~7組です。
7. 一つのサーバに作成できるサーバ用ステータスファイルは1~7組です。

(2) 信頼性向上のための方針


1. ステータスファイルは3組（二重化×3=6ファイル）以上用意し、ディスク障害によってすべてのステータスファイルが障害とならないように配置します。
2. 容量不足によるHiRDBの異常終了を防ぐため、ステータスファイルの容量は見積もった容量の1.2倍以上の容量を準備することをお勧めします。
3. ステータスファイルには、HiRDBの再開始処理でシステムの状態を回復するために必要な情報を格納しています。予備ファイルがない状態で現用ファイルに障害が発生すると、システムの状態が回復できません。したがって、常に予備ファイルがあるように運用し、現用ファイルの障害に備えてください。

(a) お勧めする構成

ディスク障害発生時から回復時までの安全性を考えると、ステータスファイルは四つのディスクに6組（二重化×6=12ファイル）用意し、次の図のように配置することをお勧めします。また、片系運転中に正常な系に障害が発生すると、HiRDBを再開始できなくなるため、ステータスファイルの片系運転は適用しない（pd_syssts_singleoperation 及び pd_sts_singleoperation に stop を指定）ことをお勧めします。

四つのディスクにステータスファイルを6組配置する例を次の図に示します。

図 9-7 四つのディスクに6組のステータスファイルを配置する例



[説明]

このように配置すると、あるディスクで障害が発生した後に、更に別のディスクで障害が発生しても、残りの二つのディスクに両系とも正常なファイルが残るため、障害が発生していないディスクのステータスファイルを現用としてHiRDBを稼働し続けることができます。例えば、ディスクAに障害が発生し、その後ディスクBにも障害が発生した場合でも、ディスクC及びDにある両系のステータスファイル（sts-3aとsts-3b）を現用ファイルとして稼働し続けます。この状態で、更に現用ファイルの片系に障害が発生した場合、HiRDBは異常終了しますが、現用ファイルの片系ファイルが正常のため、障害が発生したディスクのどれか一つを回復するとHiRDBを再開始できます。

(3) ステータスファイルの定義

pdstsinit コマンドで作成したステータスファイルをどの論理ファイルに対応させるかを pd_syssts_file_name_1～7 及び pd_sts_file_name_1～7 オペランドで定義します。

ユニット用ステータスファイルは、pd_syssts_file_name_1～7 オペランドで定義します。サーバ用ステータスファイルは、pd_sts_file_name_1～7 オペランドで定義します。

なお、pd_syssts_file_name_2～7 オペランド又は pd_sts_file_name_2～7 オペランドに、実体のないステータスファイルを定義しておくと、HiRDB稼働中にステータスファイルを追加できます。ただし、この場合、次に示すオペランドを指定しておく必要があります。

ユニット用ステータスファイルの場合

- pd_syssts_initial_error
- pd_syssts_last_active_file

サーバ用ステータスファイルの場合

- pd_sts_initial_error
- pd_sts_last_active_file

(4) ステータスファイルの片系運転

予備ファイルがない状況で現用ファイルの片系に障害が発生した場合、正常な系（片方の系）だけで処理を続行することをステータスファイルの片系運転といいます。ステータスファイルが片系運転になると、KFPS01044-I メッセージが出力されます。

片系運転中に現用ファイルに障害が発生すると、HiRDB を再開できなくなるため、ステータスファイルの片系運転の適用は推奨しません。ステータスファイルの組数を増やし、予備ファイルがない状況が発生しないような運用をしてください。

なお、ステータスファイルの片系運転に対し、両方の系のステータスファイルで処理を続行すること（通常の処理形態）をステータスファイルの両系運転といいます。

(a) ステータスファイルの片系運転適用のメリット及びデメリット

メリット

予備ファイルがない状況で現用ファイルの片系に障害が発生しても、処理を続行できます。このため、ステータスファイルの障害によって HiRDB が停止する可能性が低くなります。

デメリット

片系運転中に正常な系に障害が発生したり、又はステータスファイルの更新中に HiRDB が異常終了したりすると、現用ファイルの内容が失われるため、HiRDB を再開できなくなります。

(b) 指定方法

ユニット用ステータスファイルの片系運転をする場合は、ユニット制御情報定義で `pd_syssts_singleoperation = continue` を指定してください。サーバ用ステータスファイルの片系運転をする場合は、サーバ定義で `pd_sts_singleoperation = continue` を指定してください。なお、`pd_syssts_singleoperation` と `pd_sts_singleoperation` の指定値を同じにしてください。

• ほかのオペランドとの関連

`pd_syssts_singleoperation` 及び `pd_syssts_initial_error` オペランド、又は `pd_sts_singleoperation` 及び `pd_sts_initial_error` オペランドの指定値の組み合わせによって、HiRDB の起動時にステータスファイルの障害を検知した場合の HiRDB の動作が決定します。したがって、これら二つのオペランドの指定値は一緒に考えるようにしてください。HiRDB の起動時にステータスファイルの障害を検知し

た場合の HiRDB の動作については、マニュアル「HiRDB システム定義」の、pd_syssts_initial_error 又は pd_sts_initial_error オペランドの説明を参照してください。

(c) 適用の目安

ステータスファイルの片系運転の適用の目安を次に示します。

- HiRDB が再開できない状態を避けることを重視した運用の場合は、適用しないでください。
- HiRDB がオンラインダウンとなる状態を避けることを重視した運用の場合は、適用してください。
- 系切り替え構成を適用している場合など、HiRDB の再開を自動で行う運用の場合は、適用しないでください。

(d) 片系運転適用時の注意

片系運転適用の有無による HiRDB の動作及び HiRDB 管理者の処置について次の表に示します。ステータスファイルに障害が発生したときの対処方法については、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

表 9-5 片系運転適用の有無による HiRDB の動作及び HiRDB 管理者の処置

条件		ステータスファイルの片系運転 (pd_syssts_singleoperation 又は pd_sts_singleoperation オペランドの指定値)	
		適用する (continue 指定)	適用しない (省略又は stop 指定)
予備ファイルがある	現用ファイルに障害が発生	HiRDB の動作 ステータスファイルをスワップします。 HiRDB 管理者の処置 障害が発生したステータスファイルの障害対策をしてください。	
	現用ファイルの両系に、同時に障害が発生	HiRDB の動作 異常終了します。HiRDB は再開できません。 HiRDB 管理者の処置 マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」の「ステータスファイルに障害が発生したときの対処方法」を参照してください。	
予備ファイルがない	現用ファイルの片系に障害が発生	HiRDB の動作 片系運転を適用し、処理を続行します。 HiRDB 管理者の処置 早急に予備のファイルを作成して、両系運転の状態に戻してください。	HiRDB の動作 異常終了します。 HiRDB 管理者の処置 予備ファイルを作成し、HiRDB を再開してください。
	現用ファイルの両系に、同時に障害が発生	HiRDB の動作 異常終了します。HiRDB は再開できません。 HiRDB 管理者の処置 マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」の「ステータスファイルに障害が発生したときの対処方法」を参照してください。	

条件		ステータスファイルの片系運転 (pd_syssts_singleoperation 又は pd_sts_singleoperation オペランドの指定値)	
		適用する (continue 指定)	適用しない (省略又は stop 指定)
	片系運転中に、正常な系に障害が発生	HiRDB の動作 異常終了します。HiRDB は再開できません。 HiRDB 管理者の処置 マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」の「ステータスファイルに障害が発生したときの対処方法」を参照してください。	—

(凡例) — : 該当しません。

(5) ステータスファイルの障害に関する注意事項 (重要)

- 現用ファイルの両系に同時に障害が発生した場合、HiRDB が異常終了し、再開できなくなります。対策として、物理ディスクの多重化 (ミラーリング) が考えられます。
- HiRDB の開始前に、現用ファイル (終了時の現用ファイル) を削除、又は pdstsinit コマンドでステータスファイルを初期化した場合、HiRDB は再開できなくなります。

9.4 RD エリアの配置

ここでは、次に示す RD エリアを配置するときの考慮点について説明します。

- システム用 RD エリア
- データディクショナリ LOB 用 RD エリア
- ユーザ用 RD エリア
- ユーザ LOB 用 RD エリア
- リスト用 RD エリア

9.4.1 システム用 RD エリアの配置


システム用 RD エリアは、ユーザ用 RD エリアの配置を考慮して配置します。システム用 RD エリアを配置するときの考慮点を次に示します。

- システム用 RD エリアはディクショナリサーバに配置します。
- ディクショナリサーバとバックエンドサーバが同一のサーバマシンにある場合は、ユーザ用 RD エリアを配置するディスクとは異なるディスクにシステム用 RD エリアを配置するようにします。

システム用 RD エリアのうち、特にデータディクショナリ用 RD エリアとデータディレクトリ用 RD エリアは、SQL 文の解析などのために HiRDB にアクセスされることが多くなります。このため、ユーザ用 RD エリアを配置するディスクと同じディスクに配置すると、SQL 文の解析などのためのアクセスと、表に対するアクセスがディスク上で競合するため、どちらか一方が他方のアクセスが終了するまで待たされることとなります。

ディスクアクセスの競合を発生させないためのシステム用 RD エリアの配置例を次の図に示します。

図 9-8 システム用 RD エリアの配置例 (HiRDB/パラレルサーバの場合)



(凡例)




: ディスクに対するアクセス

- 1. SQL文の解析などのためのアクセス
- 2. 表に対するアクセス

9.4.2 データディクショナリ LOB 用 RD エリアの配置

ディスクに対するアクセスの競合をなくすため、ほかの RD エリアを配置するディスクとは異なるディスクに配置するようにします。データディクショナリ LOB 用 RD エリアの配置例を次の図に示します。

図 9-9 データディクショナリ LOB 用 RD エリアの配置例 (HiRDB/パラレルサーバの場合)



データディクショナリ用 RD エリアとの関連

ストアードプロシジャ又はストアードファンクションを管理するディクショナリ表をほかのディクショナリ表とは別のデータディクショナリ用 RD エリアに格納できます。

9.4.3 ユーザ用 RD エリアの配置

(1) システムログファイルとの関連

システムログファイルを配置したディスクとは異なるディスクに、ユーザ用 RD エリアを配置するようにします。このようにすることで、シンクポイント時のシステムログファイルとユーザ用 RD エリアを構成する HiRDB ファイルへの入出力処理を複数のディスクに分散できるため、シンクポイントでの処理時間を削減できます。


(2) システム用 RD エリアとの関連

システム用 RD エリアを配置したディスクとは異なるディスクにユーザ用 RD エリアを配置するようにします。

(3) 表を横分割した場合

表を横分割した場合、横分割表を格納する RD エリアを異なるバックエンドサーバに配置します。また、横分割表を格納する RD エリアを異なるディスクに配置します。ユーザ用 RD エリアの配置例を次の図に示します。

図 9-10 ユーザ用 RD エリアの配置例 (HiRDB/パラレルサーバの場合)



(4) フローダブルサーバの設置

複数のバックエンドサーバにわたる結合処理やソート処理などの、表に対する複雑な問い合わせ処理をするときは、ユーザ用 RD エリアの配置に注意します。

すべてのバックエンドサーバにユーザ用 RD エリアを配置すると、あるバックエンドサーバがユーザ用 RD エリアに対するアクセスのほか、複雑な問い合わせ処理をするため、このバックエンドサーバの負荷が高くなります。このため、システム全体のスループットが低下することがあります。


よって、サーバマシンの台数に余裕がある場合、ユーザ用 RD エリアを配置しないバックエンドサーバ (フローダブルサーバ) を設置します。フローダブルサーバを設置すると、複雑な問い合わせ処理をフローダブルサーバに割り当てるため、各バックエンドサーバの負荷を軽減できます。

9.4.4 ユーザLOB用RDエリアの配置

ディスクに対するアクセスの競合をなくすため、ユーザLOB用RDエリア以外のRDエリアを配置したディスクとは異なるディスクにユーザLOB用RDエリアを配置するようにします。

また、LOBデータを格納しているユーザLOB用RDエリアと、LOB列構成基表を格納しているユーザ用RDエリアとは同一のバックエンドサーバに配置します。ユーザLOB用RDエリアの配置例を次の図に示します。

図 9-11 ユーザLOB用RDエリアの配置例 (HiRDB/パラレルサーバの場合)




9.4.5 リスト用RDエリアの配置

基表があるバックエンドサーバにリスト用RDエリアを配置します。リスト用RDエリアを一つ以上作成すれば、そのバックエンドサーバにあるすべての表に対するリストを作成できます。

また、ディスクに対するアクセスの競合をなくすため、リスト用RDエリア以外のRDエリアを配置したディスクとは異なるディスクにリスト用RDエリアを配置するようにします。リスト用RDエリアの配置例を次の図に示します。

図 9-12 リスト用RDエリアの配置例 (HiRDB/パラレルサーバの場合)



9.5 ユニット数又はサーバ数が多いシステムを構築する場合の考慮点

ここでは、ユニット数又はサーバ数が多いシステムを構築、運用する場合の考慮点について説明します。目安として、10 ユニット以上、又は 10 サーバ以上のシステムを構築して運用する場合にお読みください。

なお、ここでいうサーバとは、フロントエンドサーバ、ディクショナリサーバ、及びバックエンドサーバのことです。これらのサーバが 10 サーバ以上の場合にお読みください。

9.5.1 システム構築時の考慮点

(1) システム定義の設定

ユニット数又はサーバ数が多いシステムを構築する場合、HiRDB で使用するポートを固定して通信負荷を軽減する必要があります。そのため、次の表に示すシステム定義のオペランドを指定してください。

表 9-6 通信負荷を軽減するために指定する必要があるオペランド

項番	オペランド名	説明
1	pd_name_fixed_port_lookup=Y	このオペランドに Y を指定して、自ユニットの共用メモリ情報を使って、ほかのユニットと通信をするようにしてください。また、併せて項番 2 のオペランドを指定してください。
2	<ul style="list-style-type: none">pd_mlg_port 又は pdunit の -m オプションpd_alv_port 又は pdunit の -a オプションpd_trn_port 又は pdunit の -t オプションpd_scd_port 又は pdunit の -s オプションpd_name_port 又は pdunit の -p オプション	—
3	pd_ipc_conn_nblock_time	HiRDB のサーバ間通信を行う際に、稼働していないサーバがあると、このオペランドに指定した時間まで次の処理を待ち合わせます。そのため、このオペランドの指定値が大き過ぎると、性能低下の原因になります。 ネットワークの負荷が高くないシステムの場合は、このオペランドに 2 (秒) を指定してください。 ネットワーク負荷の高いシステムの場合は、次に示すどちらかの処置をしてください。 <ul style="list-style-type: none">ネットワーク環境に合わせて、このオペランドの指定値を決めるネットワーク環境を見直して、ネットワーク環境の増強を検討する
4	pd_bes_connection_hold=Y	特にありません。
5	pd_bes_conn_hold_trn_interval	UAP の接続時間 (SQL の CONNECT から DISCONNECT までの間) が短い場合は、このオペランドに 0 を指定してください。

(凡例) - : 該当しません。

(2) 高速接続機能の設定

高速接続機能を使用して通信負荷を軽減してください。高速接続機能については、マニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」を参照してください。

(3) 影響分散スタンバイレス型系切り替え機能の設定

一つの HA グループに定義できるユニット数の上限は 32 です。そのため、ユニット数が 33 以上の場合は、HA グループを複数定義してください。影響分散スタンバイレス型系切り替え機能については、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

9.5.2 システム運用時の考慮点

トランザクション又はコマンド（ユティリティを含む）の実行時、次に示す現象が発生して通信エラーとなることがあります。その結果、トランザクション又はコマンドがエラーとなったり、ホスト間監視によって、ユニットの異常が検知（KFPS05289-E メッセージが出力）されたりすることがあります。

- システムで使用するポート数が不足する

ユニット又はサーバ数が多い場合、HiRDB のサーバ間通信の接続数が増加し、システムで使用するポート数が不足することがあります。

- ネットワーク帯域が不足する

ユニット又はサーバ数が多い場合、HiRDB のサーバ間通信の接続数が増加し、ネットワーク帯域が不足することがあります。

このような現象が発生した場合、次に示す方法で通信負荷を軽減してください。

(1) pdload コマンドの実行時に通信負荷を軽減する方法

pdload コマンドを実行する場合、入力ファイルを分割格納条件ごとに作成し、RD エリア単位に pdload コマンドを実行すると、通信負荷を軽減できます。

また、作成した複数の入力ファイルを 1 か所（同一サーバマシン上）に配置するのではなく、表格納 RD エリアがあるサーバマシンに配置すると、通信負荷を軽減できます。

(2) pdrorg コマンドの実行時に通信負荷を軽減する方法

pdrorg コマンドで表の再編成、表のアンロード、表のリロードを実行する場合、RD エリア単位又はサーバ単位で pdrorg コマンドを実行すると、通信負荷を軽減できます。

pdrorg コマンドでインデクスの再作成、インデクスの再編成、インデクスの一括作成を実行する場合、インデクス単位又はサーバ単位で pdrorg コマンドを実行すると、通信負荷を軽減できます。

(3) pdcopy 又は pdrstr コマンドの実行時に通信負荷を軽減する方法

pdcopy 又は pdrstr コマンドを実行する場合、次に示す方法で通信負荷を軽減できます。

- -s オプションにサーバ名を一つだけ指定してコマンドを実行する
- -r オプションに複数の RD エリア名を指定する場合、同じバックエンドサーバに属する RD エリアだけを指定してコマンドを実行する

また、コマンドの処理対象となるサーバマシンにバックアップファイルを配置すると、通信負荷を軽減できます。

(4) SQL の実行時に通信負荷を軽減する方法

一つのトランザクションで複数のバックエンドサーバ下のデータをアクセスする場合、サーバ間でデータ通信が発生するため、サーバ間のデータ通信経路を極力減らすようにしてください。次に示す条件を一つでも満たす場合、複数のバックエンドサーバ下のデータをアクセスします。

- 複数のバックエンドサーバに横分割した表を指定した SQL を発行する
- FROM 句に二つ以上の表を指定した SQL を発行する
- 副問合せを指定した SQL を発行する
- 集合演算を指定した SQL を発行する
- 共用表のデータを更新する SQL を発行する
- 同一トランザクション内に複数の SQL を発行する場合、それぞれの SQL の FROM 句に異なるバックエンドサーバに定義された表を指定する

これらの条件を一つでも満たす場合は、次に示す対策をして、サーバ間のデータ通信経路を削減してください。

- 横分割表の分割数を少なくする
- SQL の探索条件に分割キーに対する条件を指定する
- 表の結合時は、対象となる表の分割を合わせ、結合キーを分割キーとする
- トランザクションがアクセスする複数の表のデータを同じバックエンドサーバに格納する

(5) フロータブルサーバの使用時に通信負荷を軽減する方法

フロータブルサーバを使用すると通信負荷が上がるため、フロータブルサーバを極力使用しないでください。次に示す条件を一つでも満たす場合、フロータブルサーバが使用されます。

- FROM 句に二つ以上の表を指定した SQL を発行する（結合方式にネストループジョインを適用する場合を除く）
- 副問合せを指定した SQL を発行する

- 集合演算を指定した SQL を発行する
- ORDER BY 句を指定した SQL を発行する（ORDER BY のためのソート処理をしなくても、インデックスを検索することで ORDER BY に含まれる列のソート順を保証できる場合を除く）
- GROUP BY 句を指定した SQL を発行する
- DISTINCT を指定した SQL を発行する
- ビュー表、WITH 句、又は FROM 句に導出表を指定した SQL を発行する（ビュー表、WITH 句を指定した SQL で内部導出表を作成しない場合を除く）
内部導出表を作成する条件については、マニュアル「HiRDB SQL リファレンス」を参照してください。
- FOR READ ONLY 句を指定した SQL を発行する

これらの条件を一つでも満たす場合は、次に示す対策をすると、使用するフローダブルサーバ数を削減できることがあります。

- SQL 最適化オプションに"FLTS_ONLY_DATA_BES"を指定する
- SQL 最適化オプションに"SORT_DATA_BES"を指定する

SQL 最適化オプションについては、マニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」を参照してください。

(6) 共用表の使用時に通信負荷を軽減する方法

複数のフロントエンドサーバを経由して共用表を更新すると、通信負荷が上がります。そのため、共用表の更新をする場合は、HiRDB クライアントが接続するフロントエンドサーバができるだけ同じになるようにしてください。

(7) ユティリティの同時実行数に関する注意事項

バックエンドサーバ数が多い場合、ユティリティの同時実行数が多いと、ユティリティが異常終了することがあります。この場合、同時に実行するユティリティの数を減らすなどの対処をしてください。

(8) 制限事項

- ユニット数が 65 以上の場合、MIB パフォーマンス情報監視機能は使用できません。

10

マルチ HiRDB の設計

この章では、マルチ HiRDB のシステム設計で検討する項目について説明します。

10.1 マルチ HiRDB のシステム設計

マルチ HiRDB のシステムを設計する場合に、通常の HiRDB と設計方法が異なる箇所についてだけ説明します。

10.1.1 マルチ HiRDB のインストール

マルチ HiRDB をインストールする場合に気を付けることについて説明します。

(1) HiRDB 管理者の登録

マルチ HiRDB のサーバでは、HiRDB ごとに別々の HiRDB 管理者を登録してください。HiRDB 管理者の登録については、「[HiRDB 管理者の登録](#)」を参照してください。

(2) HiRDB をインストールするときの注意

1. 既に HiRDB が「標準セットアップ」でインストールされているサーバマシンに、更に HiRDB をインストールする場合は、インストール時に「識別子付きセットアップ」を選んで、**セットアップ識別子**を指定してください。セットアップ識別子には、単一サーバマシンで一意的な 4 文字以内の空白を含まない任意の半角英数字（英文字は大文字）を指定します。セットアップ識別子は HiRDB の環境を識別するために指定します。
2. HiRDB ごとに異なるインストールディレクトリを指定してインストールしてください。
3. 複数の HiRDB をインストールできるのは HiRDB 05-05 以降です。05-04 以前のバージョンを混在しないでください。
4. HiRDB/シングルサーバと HiRDB/パラレルサーバを混在できるのは、HiRDB 07-00 以降です。06-02 以前のバージョンと混在しないでください。
5. マルチ HiRDB に対応していない関連製品を使用する場合、HiRDB を標準セットアップ（セットアップ識別子の付かない形式）を選択してインストールする必要があります。

HiRDB のインストールについては、「[HiRDB のインストール手順](#)」を参照してください。

(3) 連絡用ポートのサービス名及びサービスポート番号の設定（HiRDB/パラレルサーバの場合又は HiRDB/シングルサーバで系切り替え機能を使用する場合）

セットアップ識別子を指定してインストールした場合、HiRDB のサービスが起動する前に連絡用ポートのサービス名及び連絡用ポートのサービスポート番号を SERVICES ファイルに設定する必要があります。連絡用ポートのサービス名とサービスポート番号の決定から設定まで手順を次に示します。

(a) システムの構成の確認

HiRDB システムで同一、単一サーバマシンで一意的な連絡用ポートのサービス名及びサービスポート番号を決定します。HiRDB のユニットをどのように構成するかを確認してください。

(b) サービスポート番号の OS への登録


(a) で決定した連絡用ポートのサービス名と、HiRDB システムで同一、単一サーバマシンで一意的なサービスポート番号を SERVICES ファイル（「%windir%\system32\drivers\etc」下のファイル）に登録します。

(c) 連絡用ポートのサービス名の変更

(b) で登録した連絡用ポートのサービス名を各ユニットに設定します。HiRDB サーバ内のユニットは同じ連絡用ポートのサービス名、サービスポート番号にしてください。サービスポート番号は、pdntenv コマンドで設定します。

インストール直後の連絡用ポートのサービス名には、標準セットアップした場合は pdrshsrv, セットアップ識別子を指定してインストールした場合は pdrshsrv にセットアップ識別子を付けた名称が仮定されます。標準セットアップした HiRDB/パラレルサーバと、セットアップ識別子 (P001) を指定した HiRDB/パラレルサーバで、マルチ HiRDB を構成したときの連絡用ポートのサービス名とサービスポート番号の設定例を次の図に示します。

図 10-1 連絡用ポートのサービス名とサービスポート番号の設定例



[説明]

1. SERVICES ファイルに連絡用ポートのサービス名 pdrshsrv とサービスポート番号 29999 を設定します。
2. セットアップ識別子 P001 の HiRDB/パラレルサーバの連絡用ポートのサービス名を pdntenv コマンドで pdrshsrv に変更します。

10.1.2 マルチ HiRDB の環境設定

(1) HiRDB サーバの環境変数の設定

マルチ HiRDB のサーバで別々に設定した HiRDB 管理者は、それぞれが操作する対象の HiRDB を環境変数 PDDIR で判別します。HiRDB 管理者別に、HiRDB 運用ディレクトリを環境変数 PDDIR に指定します。

また、環境変数 PATH に各 HiRDB の %PDDIR%\bin を設定すると、PATH 中で先に指定した HiRDB の運用コマンドしか使用できません。そこで、各 HiRDB を操作し分けるには、それぞれの HiRDB 用のウィンドウを用意し、それぞれのウィンドウで環境変数を設定して運用することをお勧めします。

(2) HiRDB システム定義の設定

HiRDB ごとに HiRDB システム定義を作成してください。HiRDB システム定義に指定する次に示す情報は、HiRDB ごとに変えてください。

- HiRDB 識別子 (システム共通定義の pd_system_id オペランド)
- HiRDB のポート番号 (システム共通定義の pd_name_port オペランド)
- ユニット識別子 (ユニット制御情報定義の pd_unit_id オペランド)

(3) クライアント環境定義の設定

クライアントからどの HiRDB にアクセスするかは、クライアント環境定義の PDNAMEPORT オペランドで指定します。アクセスする HiRDB のポート番号を PDNAMEPORT オペランドに指定してください。クライアント環境定義については、マニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」を参照してください。

10.2 運用上の注意

10.2.1 運用コマンド及びユティリティ

セットアップ識別子を指定してインストールした HiRDB に対して、HiRDB の運用コマンド及びユティリティを実行する場合は、環境変数を設定する必要があります。HiRDB では、運用コマンド及びユティリティを実行する環境に合わせた環境変数を設定した作業用コンソール及び環境変数設定用バッチファイルを提供しています。

(1) 作業用コンソールの使用方法

[スタート] - [プログラム] - [HiRDBSingleServer セットアップ識別子] 又は [HiRDBParallelServer セットアップ識別子] - [HiRDB コマンドプロンプト] をクリックして作業用コンソールを起動します。この作業用コンソールで、運用コマンド及びユティリティを実行します。

(2) 環境変数設定用バッチファイルの使用方法

環境変数設定用バッチファイル (%PDDIR%\SAMPLE%sampleconf\HiRDBCMD.BAT) を直接カスタマイズすると、更新インストール時に上書きされるため、このバッチファイルを別名でコピーし、必要な環境変数の設定などのカスタマイズをします。そして、運用コマンド及びユティリティの実行に利用してください。

標準のコマンドプロンプト上で実行する場合は、次に示す環境変数の設定が必要です。

環境変数	説明
PDDIR	HiRDB のインストールディレクトリを指定します。
PDCONFPATH	HiRDB システム定義ファイルを格納するディレクトリを絶対パスで指定します。ただし、ユニット制御情報は、この指定に関係なく %PDDIR%\conf 下のファイルを使用します。
PATH	PATH 環境変数の先頭に %PDDIR%\BIN;%PDDIR%\CLIENT\UTL; を追加します。
PDUXPLDIR	%PDDIR%\UXPLDIR を指定します。

10.2.2 クライアントからの接続用ポート番号の設定

クライアントからの接続用の HiRDB ポート番号は、各 HiRDB で異なるポート番号を設定してください。ポート番号は、システム共通定義の pd_name_port オペランドで指定します。pd_name_port オペランドについては、マニュアル「HiRDB システム定義」を参照してください。

10.2.3 セットアップ識別子付きの HiRDB の起動と終了

セットアップ識別子を指定してインストールをした場合、起動又は停止するサービス名にセットアップ識別子が付きます。サービスを起動又は停止する場合は、指定したセットアップ識別子の付いたサービス名で操作してください。

10.2.4 系切り替え機能との関連

(1) MSFC への登録方法

MSFC に登録して HiRDB を系切り替え構成にする場合は、現用系と予備系のセットアップ識別子を同じにしておく必要があります。

(2) 相互系切り替え構成への移行について

MSFC を利用して HiRDB を系切り替え構成にする場合は、同じサービス名を別サーバマシンで起動します。既存の環境があるときはサービス名が重複するため、既存のサービス名を変更する必要があります。サービス名を変更する場合は、既存の HiRDB をアンインストールした後、同じディレクトリに再度インストールしてください。また、ディレクトリ構成が重複していた場合は、HiRDB サーバを移行して、環境を新規に作成する必要があります。HiRDB サーバの移行については、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

11

グローバルバッファ、ローカルバッファの設計

この章では、グローバルバッファ、ローカルバッファを設計する上で検討する項目について説明します。

11.1 グローバルバッファの割り当て

グローバルバッファとは、ディスク上の RD エリアに格納されているデータを入出力するためのバッファの集まりのことで、共用メモリ上に確保されます。データを更新するためにバッファ上で更新され、データベースには未反映のバッファを**更新バッファ**といいます。また、データを参照するためのバッファ、及びデータベースに反映済みのバッファを**参照バッファ**といいます。

データを格納する RD エリア又はインデクスには、必ずグローバルバッファを割り当てます。グローバルバッファには次に示す種類があります。

- インデクス用グローバルバッファ
- データ用グローバルバッファ
- LOB 用グローバルバッファ

また、HiRDB の稼働中にグローバルバッファを追加、変更、又は削除することを**グローバルバッファの動的変更**といいます。動的変更をするには、`pdbufmod` コマンドを使用します。グローバルバッファの動的変更の詳細は、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

それぞれのグローバルバッファと割り当て方法について説明します。


11.1.1 インデクス用グローバルバッファの割り当て

アクセス頻度が高いインデクスがある場合、特に、クラスタキーや UNIQUE を指定したインデクスがある場合は、そのインデクスに専用のグローバルバッファを割り当てるようにします。これでインデクスが常駐できるため、インデクスにアクセスするときの入出力回数が削減できます。

インデクス専用のグローバルバッファを割り当てると、このグローバルバッファは、表の行を格納したユーザ用 RD エリアのグローバルバッファとは独立して管理されます。このため、グローバルバッファ内でインデクスページとデータページが共用されることがありません。しかし、あるインデクスに対して、表やほかのインデクスと同一のグローバルバッファを割り当てると、ほかの表のデータなどが一時的に大量に入力された場合、このインデクスの情報がグローバルバッファ上から追い出されてしまうことがあります。

インデクス専用のグローバルバッファの概要を次の図に示します。

図 11-1 インデクス用グローバルバッファの概要



11.1.2 データ用グローバルバッファの割り当て

(1) 異なるページ長の RD エリアが複数ある場合

異なるページ長の RD エリアが複数ある場合は、同じか又は近いページ長の RD エリアをまとめて一つのグローバルバッファに割り当てます。これによって、メモリの使用効率が良くなります。


異なるページ長の RD エリアをまとめて一つのグローバルバッファに割り当てると、ページ長が最も大きい RD エリアに合わせてグローバルバッファが確保されます。このため、ページ長が小さい RD エリアに対してデータページの入出力をした場合、グローバルバッファ一面に使用されない領域ができることになり、メモリの使用効率が下がります。

グローバルバッファの割り当ての例を次の図に示します。

図 11-2 グローバルバッファの割り当ての例

●メモリの使用効率が良い割り当て

●メモリの使用効率が悪い割り当て



HiRDB/パラレルサーバの場合は、サーバごとにページ長が最も大きい RD エリアに合わせてグローバルバッファが確保されます。例えば、ページ長が最も大きい RD エリアのページ長がバックエンドサーバ 1 は 4096 バイト、バックエンドサーバ 2 は 8192 バイトの場合、割り当てられるグローバルバッファサイズはバックエンドサーバ 1 が 4096 バイト、バックエンドサーバ 2 が 8192 バイトになります。

(2) 一つのグローバルバッファに複数の RD エリアを割り当てる場合

複数の RD エリアを構成する HiRDB ファイルが一つの HiRDB ファイルシステム領域に含まれる場合は、これらの RD エリアを一つのグローバルバッファに割り当てるようにします。

(3) UAP からのアクセス方法が異なる RD エリアが複数ある場合

同じページ長でも、UAP からのアクセス方法が異なる RD エリアが複数ある場合、例えば、用途が異なる RD エリア、順次処理が多くて更新が少ない RD エリア、追加や更新が多い RD エリアなどがある場合は、それぞれ異なるグローバルバッファを割り当てるようにします。

(4) RD エリアの追加が予想される場合

データベース構成変更ユーティリティ (pdmod) で追加できる RD エリアを次に示します。

- ユーザ用 RD エリア
- ユーザ LOB 用 RD エリア
- データディクショナリ LOB 用 RD エリア
- ストアドプロシジャを管理するディクショナリ表を格納するデータディクショナリ用 RD エリア
- リスト用 RD エリア

また、フレキシブルハッシュ分割した表を格納している RD エリアは、ALTER TABLE で RD エリアを追加できます。追加した RD エリアを使用するためには、グローバルバッファを割り当てる必要があります。このため、RD エリアの追加が予想される場合は、追加が予想される RD エリアの最大ページを見込んで、システム共通定義の `pdbuffer` オペランドで `-o` オプションを指定したグローバルバッファを用意しておきます。

なお、あらかじめグローバルバッファを割り当てていなかった場合は、システム共通定義の `pdbuffer` オペランドで、追加した RD エリアへの割り当てを再度定義します。これによって、追加した RD エリアを使用できます。

(5) リスト用 RD エリアにグローバルバッファを割り当てるときの注意

リスト用 RD エリアにグローバルバッファを割り当てる場合、ユーザ用 RD エリアにグローバルバッファを割り当てるときの設計に加え、次に示す点に注意してください。

1. リスト用 RD エリアのグローバルバッファと、表やインデクスのグローバルバッファを共用したときに大量のリストを作成すると、表やインデクスのデータがグローバルバッファから追い出されてしまうことがあります。したがって、なるべく共用しないで、リスト用 RD エリア専用のグローバルバッファを割り当ててください。
2. リスト用 RD エリアのグローバルバッファのバッファ面数には、なるべく「同時にアクセスするリスト数×1.5」以上の値を指定してください。
3. リスト用 RD エリアのグローバルバッファと、表やインデクスのグローバルバッファとを共用する場合、ページ長が同じか又はページ長が近い RD エリアを共用してください。
4. リスト用 RD エリアのグローバルバッファにプリフェッチ機能を指定した場合、次に示す SQL 文が実行されたときにセグメントサイズ分のページを一括して入力します。
 - SELECT 文でリストを介した表の検索をする場合、リストページを一括して入力します。
 - ASSIGN LIST 文でリストからリストを作成する場合、FROM 句に指定したリストのリストページを一括して入力します。

11.1.3 LOB 用グローバルバッファの割り当て

次に示す場合に、LOB 用 RD エリアにグローバルバッファを割り当てるようにします。これによって、LOB 用 RD エリアに格納されているデータの入出力回数が削減されます。

- プラグインインデクスを格納している場合
- データ量がそれほど多くなく、バッファリング効果が望める場合
- アクセス頻度の高い LOB データを格納している場合

なお、RD エリア間のバッファリングの干渉を避けるため、単独の RD エリアに割り当てることをお勧めします。次に示す LOB 用 RD エリアにグローバルバッファを割り当てられます。

- データディクショナリ LOB 用 RD エリア
- ユーザ LOB 用 RD エリア
- レジストリ LOB 用 RD エリア

11.1.4 グローバルバッファの割り当て方法

(1) インデクス用グローバルバッファを割り当てる場合

システム共通定義の `pdbuffer` オペランドの `-i` オプションに、インデクス用グローバルバッファを割り当てるインデクスを、「認可識別子. インデクス識別子」の形式で指定します。

クラスタキーの場合はインデクス識別子を HiRDB が決定するため、クラスタキーを指定した表を定義した後に、ディクショナリ表の `SQL_INDEXES` 表の `INDEX_NAME` 列を検索してインデクス識別子を確認してください。クラスタキーのインデクス識別子は、次のように表示されます。

(CLUSTER 表番号)

ディクショナリ表の検索方法と `SQL_INDEXES` 表については、マニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」を参照してください。

定義したインデクスにインデクス用グローバルバッファを割り当てる場合は、いったん HiRDB を正常終了し、`pdbuffer` オペランドを指定してインデクス用グローバルバッファを割り当ててください。この作業を行わない場合、定義したインデクスはインデクス格納 RD エリアに割り当てられているデータ用グローバルバッファを使用します。

●グローバルバッファ面数を見積もるときの考え方

グローバルバッファ面数は、インデクスの総ページ数（インデクスの格納ページ数として算出した値）以上とすることを原則とし、そこからインデクスの重要度によってグローバルバッファ面数を減らしてください。

インデクスの使用ページ数は、データベース状態解析ユーティリティ (`pddbst`) で確認できます。

(2) データ用グローバルバッファを割り当てる場合

システム共通定義の `pdbuffer` オペランドの `-r` オプションでグローバルバッファに割り当てる RD エリア名を指定します。

(3) LOB 用グローバルバッファを割り当てる場合

次に示す手順で割り当てます。

1. システム共通定義の `pdbuffer` オペランドの `-r` オプションでグローバルバッファに割り当てる LOB 用 RD エリア名を指定します。

2. システム共通定義の `pdbuffer` オペランドの `-b` オプションでグローバルバッファに割り当てる LOB 用 RD エリア名を指定します。

(4) グローバルバッファの定義例

RD エリアの構成

RD エリアの構成は次のとおりとします。

RD エリアの種類	RD エリア名
マスタディレクトリ用 RD エリア	RDMAST
データディレクトリ用 RD エリア	RDDIR
データディクショナリ用 RD エリア	RDDIC
ユーザ用 RD エリア	USER01, USER02, USER03
ユーザ LOB 用 RD エリア	ULOB03
データディクショナリ LOB 用 RD エリア	DICLOB01, DICLOB02
リスト用 RD エリア	LIST01

定義例

グローバルバッファの定義例を次に示します。

```
pdbuffer -a DGB1 -n 1000 -r RDMAST, RDDIR, RDDIC          1
pdbuffer -a DGB2 -n 1000 -r USER01, USER02
pdbuffer -a DGB3 -n 1000 -r USER03
pdbuffer -a DGB4 -n 1000 -r ULOB03
pdbuffer -a DGB5 -n 1000 -r DICLOB01
pdbuffer -a DGB6 -n 1000 -r DICLOB02
pdbuffer -a DGB7 -n 1000 -r LIST01

pdbuffer -a LGB1 -n 1000 -b ULOB03                          2
pdbuffer -a LGB2 -n 1000 -b DICLOB01
pdbuffer -a LGB3 -n 1000 -b DICLOB02

pdbuffer -a IGB1 -n 1000 -i USER1.INDX01                   3
pdbuffer -a IGB2 -n 1000 -i USER1.INDX02
```

[説明]

1. データ用グローバルバッファの定義です。作成するすべての RD エリアを `-r` オプションで指定します。
2. LOB 用グローバルバッファの定義です。
`-b` オプションに指定している RD エリアは、`-r` オプションでも指定しておく必要があります。
3. インデクス用グローバルバッファの定義です。`-i` オプションにインデクスの認可識別子とインデクス識別子を指定します。

この定義例に出てくる `pdbuffer` オペランドのオプションを簡単に説明します。

`-a` : グローバルバッファの名称を指定します。

- n : グローバルバッファの面数を指定します。
- r : データ用グローバルバッファを割り当てる RD エリアを指定します。
- b : LOB 用グローバルバッファを割り当てる LOB 用 RD エリアを指定します。
- i : インデクス用グローバルバッファを割り当てるインデクスを指定します。

11.2 グローバルバッファのバッファ面数の設定

11.2.1 グローバルバッファのバッファ面数の設定するときの考慮点

(1) 共用メモリの上限を考慮した設定

グローバルバッファは、共用メモリ上に確保されます。この共用メモリは、HiRDB の運用ディレクトリがあるディスク上にファイルとして確保されます。そのため、ディスクの空き容量を十分に確保しておく必要があります。

共用メモリのセグメントサイズは、システム共通定義の SHMMAX で指定した値で最大 512 個分までしか確保されません。そのため、SHMMAX 値 [MB] × 512 の範囲に収まるようにグローバルバッファを定義する必要があります。

なお、1 個の共用メモリセグメントに確保できないグローバルバッファを定義すると、複数の共用メモリセグメントが確保されるため、共用メモリに対するアクセスのオーバーヘッドが大きくなります。

(2) バッファヒット率を考慮した設定

グローバルバッファは、共用メモリ上に確保されます。必要以上にグローバルバッファのバッファ面数を設定すると、共用メモリが増加して、システムのディスク容量及びメモリを圧迫します。また、グローバルバッファを検索するためのオーバーヘッドも大きくなります。このため、必要最低限の入出力性能が得られるように設定する必要があります。

必要最低限の入出力性能が得られるように設定するには、グローバルバッファ全体のヒット率（更新バッファヒット率＋参照バッファヒット率）及び参照バッファヒット率が高くなるように設定します。このためには、次に示す方法があります。

- グローバルバッファのバッファ面数を大きくします。
- グローバルバッファに割り当てる RD エリア又はインデクスを異なるグローバルバッファに分けます。

なお、上記の方法でバッファ面数を設定して HiRDB を稼働してから性能向上を図る場合は、pdbufls コマンド又は統計解析ユティリティ (pdstedit) を指定します。

pdbufls コマンドの場合には、編集項目である、グローバルバッファ全体のヒット率を高くなるように面数を設定します。

統計解析ユティリティ (pdstedit) の場合には、編集項目である、更新バッファヒット率及び参照バッファヒット率を参照して、グローバルバッファ全体のヒット率が高くなるように面数を設定します。

(3) 設定方法

システム共通定義の pdbuffer オペランドの -n オプションでバッファ面数を指定します。

11.3 プリフェッチ機能の指定

プリフェッチ機能とは、グローバルバッファ（又はローカルバッファ）上に複数のページを一括して入力することです。

11.3.1 プリフェッチ機能の効果

ダイレクトディスクアクセス（raw/IO）を使用して大量検索をする場合に入出力時間を短縮できます。特にインデクスを使用しない検索又はインデクスを使用して昇順検索をする表で、データ件数が多い場合に有効です。

11.3.2 適用基準

プリフェッチ機能は次に示す SQL 文又はユティリティの場合にページを一括して入力します。

- インデクスを使用しない SELECT, UPDATE, DELETE 文の場合に**データページ**を一括して入力します。
- インデクスを使用した昇順検索をする SELECT, UPDATE, DELETE 文（=条件, IN 条件を除く）の場合にインデクスリーフページを一括して入力します。
- クラスターキーを使用した昇順検索をする SELECT, UPDATE, DELETE 文（=条件, IN 条件を除く）の場合にインデクスリーフページ及びデータページを一括して入力します。
- ローカルバッファを使用しないデータベース再編成ユティリティ（pdrorg）のアンロードの場合にインデクスリーフページ及びデータページを一括して入力します。

11.3.3 指定方法

(1) グローバルバッファの場合

プリフェッチ機能を動作させるには、システム共通定義の `pdbuffer` オペランドの `-m` オプションに 1 以上を指定します。また、一括して入力するページ数は、`pdbuffer` オペランドの `-p` オプションに指定します。

(2) ローカルバッファの場合

プリフェッチ機能を使用するには、`pdlbuffer` オペランドの `-p` オプションに一括して入力するページ数を指定します。

11.3.4 指定上の考慮点

- プリフェッチ機能を使用する場合、グローバルバッファ（又はローカルバッファ）とは別に一括入力専用のバッファが取られます。これによって、グローバルバッファ用の共用メモリが増加します。グローバルバッファが使用する共用メモリの計算式については、「[HiRDB のメモリ所要量](#)」を参照してください。
- プリフェッチ機能が有効に動作しているかどうかは統計解析ユーティリティ（pdstedit）又は pdbufsl コマンドのプリフェッチヒット率を参照してください。

11.4 非同期 READ 機能の指定

11.4.1 非同期 READ 機能の効果と指定方法

プリフェッチ機能を使用してグローバルバッファ上に複数のページを一括入力するとき、一括入力用のバッファに DB 処理サーバプロセスから同期処理で一括入力して先読みをしています。非同期 READ 機能とは、プリフェッチ機能使用時に一括入力用のバッファを 2 面用意し、DB 処理が一つのバッファを使用中に DB 処理とは非同期に非同期 READ プロセスがもう一つのバッファに先読み入力をする機能です。DB 処理と先読み入力を同時に実行させることで処理時間を短縮できます。また、HiRDB/パラレルサーバの場合は、入出力の待ち時間にスレッドを切り替えて処理することで入出力待ち時間を削減できます。

なお、非同期 READ 機能はローカルバッファには使用できません。また、SCHEDULE 属性の RD エリアには適用されません。プリフェッチ機能で動作します。

(1) 非同期 READ 機能の効果

プリフェッチ機能と同じですが、プリフェッチ機能だけを使用した場合と比べて、非同期 READ 機能は処理負荷が高いジョイン処理などで有効です。非同期 READ 機能は、入出力処理時間が長いダイレクトディスクアクセス (raw/IO) を使用している場合、特に効果があります。逆に、入出力時間が掛からない Windows のファイルシステム又は日立ディスクアレイシステムのディスクなどを使用している場合は余り効果が得られないことがあります。

(2) 指定方法

プリフェッチ機能の指定 (pdbuffer オペランドの -m オプションに 1 以上を指定) をしていることが前提です。

pd_max_ard_process オペランドで、非同期 READ プロセス数を指定します。0 を指定するか、又はこのオペランドを省略した場合、非同期 READ 機能は動作しません。

(3) 指定上の考慮点

プリフェッチ機能を使用する場合、グローバルバッファとは別に一括入力専用のバッファが 2 面取られます。これによって、グローバルバッファ用の共用メモリが増加します。グローバルバッファが使用する共用メモリの計算式については、「[HiRDB のメモリ所要量](#)」を参照してください。

11.5 デファードライト処理の指定

11.5.1 デファードライト処理の効果と指定方法

デファードライト処理とは、グローバルバッファ上で更新されたページを COMMIT 文が発行されてもディスクに書き込まないで、更新ページ数がある一定の値に達した時点でディスクに書き込む処理のことです。なお、更新ページ数がある一定の値（HiRDB が決定する値）に達した時点をデファードライトトリガといいます。ディスクに書き込む更新ページの数、システム共通定義の `pdbuffer` オペランドの `-w` オプションで指定した、デファードライトトリガでの更新ページの出力比率を基に HiRDB が決定します。なお、次の RD エリアはデファードライト処理の対象ではありません。

- データディクショナリ LOB 用 RD エリア
- ユーザ LOB 用 RD エリア
- レジストリ LOB 用 RD エリア
- リスト用 RD エリア

(1) デファードライト処理の効果

COMMIT 文が発行されてもディスクに書き込まないため、入出力処理の負荷が軽減します。

(2) 指定方法

`pd_dbsync_point` オペランドに `sync` を指定するか、指定を省略してください。また、`pdbuffer` オペランドの `-w` オプションに、デファードライトトリガでの更新ページ出力比率を指定します。

(3) 指定上の考慮点

1. グローバルバッファに割り当てる RD エリアに格納された表やインデクスに対する更新が多い場合は、デファードライトトリガでの更新ページの出力比率を低めに設定します。
2. グローバルバッファに対する更新が多くても、同じデータに対する更新がほとんど発生しない場合は、デファードライトトリガでの更新ページの出力比率を高めに設定します。
3. HiRDB を稼働してから、更に性能の向上を図る場合は、`pdbufls` コマンドを使用します。それぞれの編集項目である各グローバルバッファの更新要求ヒット率を参照して、次に示すように設定します。
 - 更新要求バッファヒット率が高い場合は、デファードライトトリガでの更新ページの出力比率を低く設定します。
 - 更新要求バッファヒット率が低い場合は、デファードライトトリガでの更新ページの出力比率を高く設定します。

(4) 注意

デファードライトトリガでの更新ページ出力比率を必要以上に高くすると、デファードライト処理でのディスクへの書き込みが多くなります。このため、同時に実行しているトランザクションが入出力待ちになることがあり、レスポンスタイムが悪くなる場合があります。

また、必要以上に低くすると、シンクポイントダンプの出力時に、データベースに書き出すページ数が多くなる場合があります。このため、同時に実行しているトランザクションが入出力待ちになることがあり、レスポンスタイムが悪くなる場合があります。

11.7 コミット時反映処理の設定

11.7.1 コミット時反映処理の効果と指定方法

コミット時反映処理とは、グローバルバッファ上で更新されたページを COMMIT 文発行時にディスクに書き込む処理のことです。

(1) コミット時反映処理の効果

COMMIT 文の発行時にデータベースの更新内容をディスクに書き込むため、トランザクションの完了時点でデータベースの内容が保証されます。そのため、全面回復処理時に、シンクポイント時点からデータベースを回復する必要がなく、全面回復処理の時間が短縮できます。

(2) 指定方法

pd_dbsync_point オペランドに commit を指定します。

ただし、LOB 用 RD エリアはこのオペランドの影響を受けません。ディレクトリ部は COMMIT 文発行時点で反映されます。データ部は LOB 用グローバルバッファを割り当てているかどうかによって処理が異なります。LOB 用グローバルバッファを割り当てていない場合は更新要求時にすぐに反映されます。LOB 用グローバルバッファを割り当てている場合は COMMIT 文発行時点で反映されます。ただし、グローバルバッファが満杯になったときはその時点で反映されます。

(3) 指定上の考慮点

pdbufs コマンドで取得した情報を参照して、ディスクへの出力回数が多くて更新要求ヒット率が低い場合には、グローバルバッファのバッファ面数を大きく設定します。

11.8 グローバルバッファの LRU 管理方式

HiRDB では、業務の種類（オンライン業務又はバッチ業務）によって、グローバルバッファの LRU 管理方式を選択できます。

11.8.1 LRU の管理方式

LRU の管理方式には、次に示す 2 種類があります。

- 参照バッファ及び更新バッファの独立した LRU での管理
- グローバルバッファの一括した LRU での管理

(1) 参照バッファ及び更新バッファの独立した LRU での管理

参照バッファ及び更新バッファをそれぞれ独立した LRU で管理します。

グローバルバッファの不足時には、グローバルバッファ内のアクセスした参照バッファの中で、最も古いバッファがメモリから追い出されます。

(a) 適用基準

参照バッファ及び更新バッファをそれぞれ独立した LRU で管理した方がよい場合を次に示します。

- 検索処理に比べて、更新処理の割合が比較的少ない場合で更新バッファヒット率が高い場合（オンライン業務のように 1 トランザクション当たりの参照、更新件数が比較的少ない場合）

(b) 指定方法

システム共通定義の `pd_dbbuff_lru_option` オペランドに `SEPARATE` を指定します。

(c) 注意事項

- 大量の更新処理が発生した場合、参照バッファヒット率が低下し、検索処理が遅くなります。
- 次のどちらかに該当する場合は、無条件に `pd_dbbuff_lru_option` オペランドに `MIX` を仮定します。そのため、参照バッファ及び更新バッファの独立した LRU での管理はできません。
 - `pd_dbsync_point` オペランドに `commit` を指定している場合
 - `pd_dbbuff_binary_data_lru` オペランドに `N` を指定している場合

(2) グローバルバッファの一括した LRU での管理

グローバルバッファを一括した LRU で管理します。グローバルバッファの不足時には、グローバルバッファ内のアクセスしたバッファで、最も古いバッファがメモリから追い出されます。

(a) 適用基準

グローバルバッファを一括した LRU で管理した方がよい場合を次に示します。

- 検索処理に比べて、更新処理の割合が多い場合、突発的な大量検索又は大量更新が発生する場合（オンライン業務とバッチ業務など、大量検索、大量更新が共存する場合）

(b) 指定方法

システム共通定義の `pd_dbbuff_lru_option` オペランドに `MIX` を指定します。

システム共通定義の `pdbuffer` オペランドの `-w` オプションに、デフォードライトトリガでの更新ページの出力比率を指定します。

(c) 注意事項

- 更新バッファヒット率が高い場合には、大量検索によって更新バッファが一時的にメモリから追い出されます。このような場合には、更新処理の延長でファイルの読み込みが発生し、処理が遅くなる場合があります。
- `pd_dbsync_point=sync` の指定又は省略時には、検索処理の延長でファイルへの書き込みが発生し、検索処理が遅くなる場合があります。

11.8.2 UAP ごとの LRU 管理抑止設定

OLTP 環境で、UAP の大量検索や大量更新によってグローバルバッファにキャッシュされた直近の内容がメモリから追い出され、OLTP 性能を一時的に低下させてしまうことがあります。このとき、大量検索や大量更新をする UAP を特定できるのであれば、UAP ごとに LRU 管理を抑止する設定をすることで、OLTP 性能の低下を回避できます。

参考

LRU 管理を抑止できるのは UAP からのアクセスだけです。コマンドやユティリティからのアクセスの場合は、LRU 管理が行われます。ただし、次のコマンドは LRU 管理が抑止されます。

- データベース状態解析ユティリティ (`pddbstat`)
次のどちらかの条件に該当する場合、LRU 管理が抑止されます。
 - `-s` オプションを指定しない
 - `-s` オプションと `-b` オプションを指定する
- 空きページ解放ユティリティ (`pdreclaim`)
`globalbuffer_lru` 文の値が `no` の場合、LRU 管理が抑止されます。

(1) 適用基準

OLTP 環境で、グローバルバッファを使用して大量検索や大量更新をする UAP を実行する場合に適用することをお勧めします。

(2) 適用の効果

LRU 管理を抑制した UAP がアクセスしたページはアクセス頻度に関係なく、最も古い時にアクセスしたページとしてグローバルバッファ上にキャッシュされます。そのため、LRU 管理を適用した UAP がアクセスしたページより先にメモリから追い出されるようになり、LRU 管理を適用した UAP がアクセスしたページはメモリから追い出されなくなります。ただし、LRU 管理を抑制する UAP と LRU 管理を抑制しない UAP が同じページにアクセスする場合、そのページは LRU 管理されます。

(3) 指定方法

クライアント環境定義の PDDBBUFLRU オペランドに NO を指定します。

(4) 注意事項

- LRU 管理を抑制する UAP がアクセスしたページは、アクセス頻度に関係なく、バッファ不足が発生すると、メモリからの追い出し対象となります。そのため、LRU 管理を抑制する UAP はバッファヒット率の低下に伴う入出力回数の増加によって、レスポンス性能が低下することがあります。
- UAP は 1~4 面のバッファを同時に確保します。そのため、LRU 管理を抑制する設定をした場合でも、UAP ごとにグローバルバッファにキャッシュされているページの中で 1~4 ページはキャッシュから追い出されるおそれがあります。
- 更新を行う UAP に対して LRU 管理を抑制した場合、DB への書き込み回数が多く、ログ出力契機が頻繁に発生するため、LRU 管理を抑制しない場合に比べて、出力されるログ量が多くなります。容量が不足しないように次のようにしてください。

- システムログファイルの容量を再度見積もりする
- ログレスモードで実行できる場合、クライアント環境定義の PDDBLOG に NO を指定する

LRU 管理を抑制する場合のログ量は、次に示す計算式で求めます。なお、pd_log_rec_leng オペランドの指定値を 1024 にすると、LRU 管理を抑制する場合に出力されるログ量を最小に抑えられます。

更新GET数※×pd_log_rec_lengオペランドの値

注※

更新 GET 数は、UAP 統計レポートの DIDUC の値、又は UAP に関する統計情報の DIDUC の値で確認できます。

- LRU 管理を抑制する UAP でも、ロールバックが発生した場合は LRU 管理されることがあります。LRU 管理されるかどうかはロールバックのタイミングによって次のように異なります。

ロールバックのタイミング		LRU 管理されるかどうか
SQL でタイミングを定義する場合	制御系 SQL の ROLLBACK 文を指定して、ROLLBACK 文が実行される直前のコミット時点までロールバックされる時	LRU 管理は抑止されます。
HiRDB によって自動的にロールバックされる場合	SQL 実行時に処理が続行できなくなり、HiRDB によって直前のコミット時点まで暗黙的にロールバックされる時	LRU 管理は抑止されます。
	UAP の異常終了時に HiRDB によって直前のコミット時点までロールバックされる時	LRU 管理が行われます。
	ディレードリランによってロールバックされる時	LRU 管理が行われます。

11.8.3 UAP がアクセスするバイナリデータの LRU 管理抑止設定

サイズの大きなバイナリデータを大量にアクセスする UAP を実行する場合、バイナリデータがグローバルバッファにキャッシュされると、グローバルバッファにキャッシュされた直近の内容がメモリから追い出され、性能が一時的に低下することがあります。このとき、バイナリデータのアクセス頻度が低い場合は、バイナリデータの分岐行ページの LRU 管理だけを抑止することで、性能の低下を回避できます。

なお、この設定は BINARY 型のバイナリデータの場合に有効です。BLOB 型のバイナリデータの場合は無効となります。

参考

LRU 管理を抑止できるのは UAP からのアクセスだけです。コマンドやユティリティからのアクセスの場合は、LRU 管理が行われます。ただし、次のコマンドは LRU 管理が抑止されます。

- プラグインが提供するコマンド
- pddbst
次のどちらかの条件に該当する場合、LRU 管理が抑止されます。
 - -s オプションを指定しない
 - -s オプションと -b オプションを指定する
- pdreclaim
globalbuffer_lru 文の値が no の場合、LRU 管理が抑止されます。

また、次のコマンドの場合、LRU 管理は抑止できませんが、グローバルバッファにキャッシュされた直近の内容がメモリから追い出されることを回避できます。

- pdload, pdrorg, pdrbal
-n オプションを指定してローカルバッファを使用すると、グローバルバッファから基本行内のデータが追い出されるのを回避できます。
- pdpgbfn

-b オプションを省略すると、バイナリデータの分岐行ページをアクセスしません。

(1) 適用基準

次のすべての条件を満たす場合に適用することをお勧めします。

- BINARY 型や、BINARY 型の属性を含む抽象データ型、XML 型などのサイズの大きなバイナリデータを含む表がある場合
- バイナリデータへのアクセスはまれである場合

注意事項

頻繁にバイナリデータをアクセスする場合には、適用しないでください。

(2) 適用の効果

バイナリデータが格納された分岐行はアクセス頻度に関係なく、最も古い時にアクセスしたページとしてグローバルバッファ上にキャッシュされます。そのため、分岐行ページが基本行ページより先にメモリから追い出されるようになり、基本行内のデータがメモリから追い出されなくなります。

(3) 指定方法

システム共通定義の `pd_dbbuff_binary_data_lru` オペランドに `N` を指定します。

(4) 注意事項

1. LRU 管理を抑止した場合、UAP がアクセスするバイナリデータの分岐行ページは、アクセス頻度に関係なく、バッファ不足が発生するとメモリからの追い出し対象となります。そのため、バイナリデータの分岐行をアクセスする UAP はバッファヒット率の低下に伴う入出力回数の増加によって、レスポンス性能が低下することがあります。
2. UAP は 1~4 面のバッファを同時に確保します。そのため、LRU 管理を抑止する設定をした場合でも、UAP ごとにグローバルバッファにキャッシュされているページの中で 1~4 ページはキャッシュから追い出されるおそれがあります。
3. LRU 管理を抑止した場合、バイナリデータの分岐行ページの更新を行う UAP を実行するときに DB への書き込み回数が多く、ログ出力契機が頻繁に発生します。そのため、LRU 管理を抑止しない場合に比べて、出力されるログ量が多くなります。容量が不足しないように次のようにしてください。
 - システムログファイルの容量を再度見積もる
 - ログレスモードで実行できる場合、クライアント環境定義の `PDDBLOG` に `NO` を指定する

LRU 管理を抑止する場合のログ量は、次に示す計算式で求めます。なお、`pd_log_rec_leng` オペランドの指定値を 1024 にすると、LRU 管理を抑止する場合に出力されるログ量を最小に抑えられます。

バイナリデータをアクセスするUAPの更新GET数※×pd_log_rec_lengオペランドの値

注※

更新 GET 数は、UAP 統計レポートの DIDUC の値、又は UAP に関する統計情報の DIDUC の値で確認できます。

4. LRU 管理を抑止する UAP でも、ロールバックが発生した場合は LRU 管理されることがあります。LRU 管理されるかどうかはロールバックのタイミングによって次のように異なります。

ロールバックのタイミング		LRU 管理されるかどうか
SQL でタイミングを定義する場合	制御系 SQL の ROLLBACK 文を指定して、ROLLBACK 文が実行される直前のコミット時点までロールバックされる時	LRU 管理は抑止されます。
HiRDB によって自動的にロールバックされる場合	SQL 実行時に処理が継続できなくなり、HiRDB によって直前のコミット時点まで暗黙的にロールバックされる時	LRU 管理は抑止されます。
	UAP の異常終了時に HiRDB によって直前のコミット時点までロールバックされる時	LRU 管理が行われます。
	ディレードリランによってロールバックされる時	LRU 管理が行われます。


5. この機能を適用した場合、無条件に pd_dbbuff_lru_option オペランドに MIX を仮定します。そのため、参照バッファ及び更新バッファの独立した LRU での管理はできません。

11.9 スナップショット方式によるページアクセス

11.9.1 スナップショット方式によるページアクセスの効果と指定方法

性能向上を目的とした機能（グループ分け高速化機能など）を適用できない検索をするとき、条件に合致する行数とほぼ同数回グローバルバッファにアクセスしています。スナップショット方式では、最初のアクセス時にバッファ内の探索条件に一致するすべての行をプロセス固有メモリ上にコピーし、2回目以降の同一ページのアクセスはプロセス固有メモリ上を参照して検索結果を返します。スナップショット方式の概要を次の図に示します。

図 11-4 スナップショット方式の概要



(1) スナップショット方式によるアクセスの効果

最初に探索条件に一致する行をプロセス固有メモリにコピーするため、2回目以降のアクセス時に掛かる検索時間を短縮できます。また、グローバルバッファへのアクセス回数を削減し、同一グローバルバッファへのアクセスの集中を防ぎます。

(2) 指定方法

pd_pageaccess_mode オペランドに SNAPSHOT（省略値）を指定します。

(3) 指定上の考慮点

スナップショット方式を指定すると、表又はインデクスの格納 RD エリアのページサイズに基づいて、動的にプロセス固有メモリが確保されます。確保されるプロセス固有メモリの計算式については、HiRDB/シングルサーバの場合「スナップショット方式指定時に必要なメモリ所要量の求め方」を参照してください。HiRDB/パラレルサーバの場合「スナップショット方式指定時に必要なメモリ所要量の求め方」を参照してください。

(4) スナップショット方式の適用可否

検索時にスナップショット方式を適用するかどうかを次の表に示します。

適用可否が×になっている場合は、システム定義の `pd_pageaccess_mode` オペランドで `SNAPSHOT` を指定しても、スナップショット方式が適用されません。

表 11-1 検索時のスナップショット方式の適用可否

条件			適用可否	
			表	インデクス
次のどれかに該当する			×	×
<ul style="list-style-type: none"> • ホールダブルカーソルを使用 • 対象表がディクショナリ表 • プラグインインデクスを使用 (PLUGIN INDEX SCAN, PLUGIN KEY SCAN) • 行識別子を使用 (ROWID FETCH) 				
上記以外	テーブルスキャン (TABLE SCAN)	次の列を指定している検索 <ul style="list-style-type: none"> • 定義長 256 バイト以上の VARCHAR, MVARCHAR, NVARCHAR 型の列 • 繰返し列 • 抽象データ型の列 • LOB 列 • 定義長 256 バイト以上の BINARY 型の列 	×	—
		上記以外	○	—
上記以外	インデクススキャン (INDEX SCAN, MULTI COLUMNS INDEX SCAN)	システム定義に <code>pd_indexlock_mode=KEY</code> を指定した場合に次の条件を満たさない検索 <ul style="list-style-type: none"> • WITHOUT LOCK NOWAIT 指定の検索 • LOCK TABLE 前提の検索 	×	×
		WITHOUT LOCK WAIT 指定の検索	×	×
		上記以外	×	○
上記以外	キースキャン (KEY SCAN, MULTI COLUMNS KEY SCAN)	システム定義に <code>pd_indexlock_mode=KEY</code> を指定した場合に次の条件を満たさない検索 <ul style="list-style-type: none"> • WITHOUT LOCK NOWAIT 指定の検索 • LOCK TABLE 前提の検索 	—	×
		上記以外	—	○

(凡例)

- ：適用します。ただし、ページ内のヒット行が 1 件のときは適用されません。
- ×
- ：条件に依存しません。又は該当しません。

11.10 グローバルバッファの先読み入力


11.10.1 グローバルバッファの先読み入力の効果と実行方法

グローバルバッファの先読み入力とは、指定した表やインデックスのデータをあらかじめグローバルバッファに読み込みしておく機能です。概要を次の図に示します。

図 11-5 グローバルバッファの先読み入力の概要

●グローバルバッファの先読み入力をしない場合

●グローバルバッファの先読み入力をする場合



[説明]

- グローバルバッファの先読み入力をしない場合

HiRDB 開始直後に UAP が表にアクセスする時、グローバルバッファにはデータがないため、表からデータを読み込みます（物理的な入出力が発生します）。以降、この表のデータにアクセスする時は、グローバルバッファに読み込まれているページについては表からの読み込みは発生しません。ただし、ほかのページのデータにアクセスする時は、読み込み処理が発生します。

- グローバルバッファの先読み入力をする場合

あらかじめ表のデータをグローバルバッファに読み込んでいるため、表からデータを読み込まないで表にアクセスできます（物理的な入出力は発生しません）。以降、この表にアクセスする時、表からの読み込みはありません。

(1) グローバルバッファの先読み入力の効果

指定した表やインデックスのデータを先読み入力しておくため、バッファヒット率が高くなります。HiRDB 開始直後、オンライン業務開始前などに、入出力が多いと思われる表やインデックスを先読みしておくことで、高いバッファヒット率が期待できます。

(2) 実行方法

先読み入力する表やインデックスを指定し、グローバルバッファ常駐化ユーティリティ (pdpgbfon) を実行します。

(3) 使用上の考慮点

- グローバルバッファの面数は、先読み入力する表やインデクスが格納されているページ数より多く必要です。
- グローバルバッファの面数が十分でない場合、LRU 管理方式によってグローバルバッファから古いページ情報が追い出されます（システム定義の `pd_dbbuff_lru_option` オペランドの値に従って、アクセスしたグローバルバッファ中の最も古いページが追い出されます）。そのため、グローバルバッファの面数が十分でない場合、`pdpgbfon` を実行しても意味がありません。
- グローバルバッファ常駐化ユーティリティ（`pdpgbfon`）で先読みする場合、格納ページ順の読み込みとなるため、プリフェッチ機能が有効となります。グローバルバッファを定義する場合、プリフェッチ数を指定することで実行時間の短縮が図れます。

11.11 ローカルバッファ

ローカルバッファとは、ディスク上の RD エリアに格納されているデータを入出力するためのバッファのことで、プロセス固有メモリ上に確保されます。ローカルバッファには次に示す種類があります。

- **インデクス用ローカルバッファ**

インデクスデータの入出力に使用されるローカルバッファです。インデクス用ローカルバッファはインデクス単位に割り当てます。

- **データ用ローカルバッファ**

データの入出力に使用されるローカルバッファです。データ用ローカルバッファは RD エリア単位に割り当てます。

ローカルバッファは、UAP ごとに **UAP 環境定義**で定義できます。UAP に専用のローカルバッファを割り当てることで、他 UAP によるグローバルバッファの占有やバッファの排他処理による待ち状態を避けられます。UAP 環境定義の詳細は、マニュアル「HiRDB システム定義」を参照してください。

次に示す条件をすべて満たす場合にローカルバッファを定義します。

- 大量のデータを検索又は更新する
- アクセス対象の RD エリアがほかの UAP からアクセスされない


なお、HiRDB に常時接続する UAP はシステムへの影響（メモリの圧迫、サーバプロセスの占有など）が大きいため、ローカルバッファを定義しないでください。

11.11.1 インデクス用ローカルバッファの割り当て

データ用ローカルバッファとインデクス用ローカルバッファを分けて定義すると、データの検索とインデクスの検索を同時に実行しても互いが独立して動作します。そのため、大量データの全件検索時などでもインデクスの入出力回数を削減でき、処理時間を短縮できます。

表データとインデクスデータそれぞれにローカルバッファを割り当てた場合のインデクス用ローカルバッファの概要を次の図に示します。

図 11-6 インデクス用ローカルバッファの概要



11.11.2 データ用ローカルバッファの割り当て

(1) 異なるページ長の RD エリアが複数ある場合

異なるページ長の RD エリアが複数ある場合は、同じか又は近いページ長の RD エリアをまとめて一つのローカルバッファに割り当てます。これによって、メモリの使用効率が良くなります。

異なるページ長の RD エリアをまとめて一つのローカルバッファに割り当てると、ページ長が最も大きい RD エリアに合わせてローカルバッファが確保されます。このため、ページ長が小さい RD エリアに対してデータページの入出力をした場合、1 面のローカルバッファに使用されない領域ができることになり、メモリの使用効率が下がります。

(2) UAP からのアクセス方法が異なる RD エリアが複数ある場合

同じページ長でも、UAP からのアクセス方法が異なる RD エリアが複数ある場合、例えば、用途が異なる RD エリア、順次処理が多くて更新が少ない RD エリア、追加や更新が多い RD エリアなどがある場合は、それぞれ異なるローカルバッファを割り当てるようにします。

11.11.3 ローカルバッファの割り当て方法

インデクス用ローカルバッファを割り当てる場合、`pdlbuffer` オペランドの `-i` オプションでインデクス用のローカルバッファを割り当てるインデクスの名称（認可識別子、インデクス識別子）を指定します。

データ用ローカルバッファを割り当てる場合、`pdlbuffer` オペランドの `-r` オプションでデータ用のローカルバッファを割り当てる RD エリアの名称を指定します。

ローカルバッファの定義例を次に示します。

```
pdlbuffer -a localbuf01 -r RDAREA01,RDAREA02 -n 1000      1
pdlbuffer -a localbuf02 -i USER01.INDX01 -n 1000         2
```

〔説明〕

1. RD エリア (RDAREA01, RDAREA02) にデータ用ローカルバッファを割り当てます。
2. インデクス (USER01.INDX01) にインデクス用ローカルバッファを割り当てます。

11.11.4 ローカルバッファ使用時の注意

ローカルバッファの使用時にサーバプロセスが異常終了すると、アボートコード Phb3008 を出力して HiRDB (HiRDB/パラレルサーバの場合はユニット) が異常終了することがあります。サーバプロセスの異常終了時に更新ページがあると、トランザクション回復プロセスで回復処理ができないことがあります。その場合、HiRDB の再開時に回復処理を行います。ローカルバッファを使用している場合に障害が発生したときの HiRDB の処理と対処方法については、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

11.12 グローバルバッファの分割

11.12.1 グローバルバッファの分割の効果と指定方法

(1) グローバルバッファの分割の効果

一つのグローバルバッファを複数のプロセスで同時に操作すると、グローバルバッファの操作でシリアライズされ、同時実行性に影響が出ます。そこで、グローバルバッファを分割することで、シリアライズする資源が分割され、同時実行性への影響を低減できます。

(2) 指定方法

pdbuffer オペランドに-D 分割数を指定します。

(3) 指定上の考慮点

一つの大きなグローバルバッファにアクセス頻度の高い RD エリアを定義する場合、グローバルバッファの分割を検討してください。分割数は、10 から 20 程度を目安に指定してください。

ただし、以下の RD エリアの場合は別々のグローバルバッファに分けて定義してください。

- ページサイズの異なる RD エリア
- グローバルバッファにページを常駐させたい RD エリア
- 統計情報及び pdbufsls コマンドでアクセス頻度を確認したい RD エリア

12

表の設計

この章では、表を設計する上で検討する項目について説明します。

12.1 表を設計するときの検討項目

HiRDB のデータベースはリレーショナルデータベースです。その論理構造である表をどのように設計するかを検討します。

まず、表を正規化しておくことが必要です。ただし、同じように正規化した表であっても、ユーザ用 RD エリアへの格納の仕方などによって、表に対する処理性能が異なります。また、処理性能よりも操作性を重視する場合もあるため、期待する効果を考慮した表の設計が必要になります。表を設計するときの検討項目を次の表に示します。

表 12-1 データベースの表を設計するときの検討項目

設計作業ごとの検討項目		長所	短所	記載箇所
表の正規化		表の格納効率や処理効率が向上します。	表の検索時に、正規化後の表同士の結合検索が必要になる場合は、処理性能が落ちることがあります。	「表の正規化」を参照してください。
表の横分割	表の横分割の指定	<ul style="list-style-type: none"> RD エリアごとの運用ができます。 HiRDB/パラレルサーバの場合は、表にアクセスする処理を複数の RD エリアにわたって並列化できるため、表に対するアクセスの高速化及び負荷の分散が図れます。 	<ul style="list-style-type: none"> RD エリアの数が増えます。 この表に作成するインデックスを横分割しないと、インデックスでの排他制御によって、同時実行性が低下することがあります。 	「表の横分割」を参照してください。
	キーレンジ分割	<ul style="list-style-type: none"> 表のデータをどの RD エリアに格納したかが分かります。 各業務に関連する部分のデータを別々の RD エリアにまとめて格納し、RD エリアごとの運用ができます。 	キーレンジを意識しないと、RD エリアに均等に格納できません。	
	フレキシブルハッシュ分割※	<ul style="list-style-type: none"> キーレンジを意識しなくても、データを均等に RD エリアに格納できます。 RD エリア、ハッシュ関数を変更しやすくなります。 CPU、ディスクの追加に対応できます。 	<ul style="list-style-type: none"> 表のデータをどの RD エリアに格納したかが分かりません。 特定のキーに偏りや重複があるとデータが均等に格納できません。 キーの一意性のチェックができません。 	
	FIX ハッシュ分割※	<ul style="list-style-type: none"> キー値によって、データを格納する RD エリアが一意に決定されます。 キーレンジを意識しなくても、データを均等に RD エリアに格納できます。 CPU、ディスクを追加しやすくなります。 表分割ハッシュ関数を使用した UAP を作成し、入力データを RD エリアごとに格納できます。 	表にデータが格納されているとユーザ用 RD エリアの追加及びハッシュ関数の変更ができません。	
表のマトリクス分割		<ul style="list-style-type: none"> キーレンジ分割したデータを、さらに別の列値で分割できるため、通常のキーレンジ分割 	通常の横分割に比べ、RD エリアを更に細分化できるため、運用や管理が複雑になります。	「表のマトリクス分割」を参

設計作業ごとの検討項目	長所	短所	記載箇所
	<p>よりも、SQL の高速処理、運用時間の短縮が期待できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> キーレンジ分割とハッシュ分割の組み合わせで分割できるため、適用業務の幅が広がります。 		照してください。
トリガの定義	ある表への操作を契機として、自動的に SQL 文を実行するようにできます。	特にありません。	「トリガの定義」を参照してください。
ビュー表の作成	<ul style="list-style-type: none"> ほかのユーザに実表のアクセス権限を与えないで、ビュー表だけのアクセス権限を与えると、アクセス可能な実表の範囲を行又は列単位で制限できます。 複雑な問い合わせ指定をした場合に検索できるデータであらかじめビュー表を作成すると、表を参照する操作が手軽になります。 ビュー表を通して実表を参照又は更新できます。 	特にありません。	「ビュー表の作成」を参照してください。
FIX 属性の指定	<ul style="list-style-type: none"> 行単位インターフェースを使用する場合は列数が多くてもアクセス性能を向上できます。 FIX 属性の表に対する入力データにナル値を許さないように制約できます。 列数の多い表の場合はディスク所要量を削減できます。 	特にありません。	「FIX 属性の指定」を参照してください。
主キー（プライマリキー）の指定	主キーを定義した列には、一意性制約と非ナル値制約が適用されます。	特にありません。	「主キー（プライマリキー）の指定」を参照してください。
クラスタキーの指定	<ul style="list-style-type: none"> 範囲を指定した行の検索、更新、削除などをするときやクラスタキー順の検索、更新などをするときに入出力時間を削減できます。 クラスタキーに UNIQUE を指定すると、クラスタキーの構成列の値がすべての行で重複しないように制約できます。 表を作成するときの入力データがクラスタキーの昇順又は降順に並んでいるかどうかをデータベース作成ユーティリティ (pdload) で確認できます。 表を再編成するときに、アンロードした行のクラスタキーと、リロードするクラスタキー 	<ul style="list-style-type: none"> クラスタキーを構成する列の値を更新できません。 クラスタキーを構成する列の値にナル値を挿入できません。 クラスタキーを指定した表にデータを追加するとき、追加しようとするキー値に近接するキー値を持ったページを探すためのオーバーヘッドが発生します。 	「クラスタキーの指定」を参照してください。

設計作業ごとの検討項目	長所	短所	記載箇所
	が一致しているかどうかをデータベース再編成ユーティリティ (pdorg) で確認できます。		
サブレスオプションの指定	<ul style="list-style-type: none"> ディスク所要量を削減できます。 全件検索などの検索処理での入出力時間を削減できます。 	特にありません。	「サブレスオプションの指定」を参照してください。
ノースプリットオプションの指定	データの格納効率を向上できるため、ディスク所要量を削減できます。	特にありません。	「ノースプリットオプションの指定」を参照してください。
バイナリデータ列の指定	文書、画像、音声などの可変長データを指定できます。	特にありません。	「バイナリデータ列の指定」を参照してください。
文字集合の指定	<p>表の列ごとに異なる文字集合の文字列データを格納できます。これによって、次のことができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> VOS3 システムから HiRDB に移行した場合に、データベースに格納していた文字データを VOS3 システムの文字列データの照合順で検索、代入、比較ができます。 UTF-16 で文字データの検索、代入、比較ができます。 	特にありません。	「文字集合の指定」を参照してください。
WITHOUT ROLLBACK オプションの指定	採番業務で使用する表を定義する場合、表に対する更新処理完了を契機に更新行に対する排他が解除されるため、排他待ちの発生を削減できます。	特にありません。	「WITHOUT ROLLBACK オプションの指定」を参照してください。
改竄防止機能の指定	表データを誤って、又は不当に更新されることを防止できます。	改竄防止表がある RD エリアに対して使用できない機能や、SQL、ユーティリティ、コマンドの実行に制限があります。	「改竄防止機能の指定」を参照してください。

設計作業ごとの検討項目	長所	短所	記載箇所
繰返し列を含む表	<ul style="list-style-type: none"> 複数の表の結合が不要になります。 重複する情報がなくなるため、ディスク容量を削減できます。 関連データ（繰返しデータ）が近くに格納されるため、別の表にするよりもアクセス性能が優れています。 	特にありません。	「繰返し列を含む表」を参照してください。
抽象データ型を含む表	複雑な構造のデータを表に格納して、通常の表データと同様に操作できます。	特にありません。	「抽象データ型を含む表」を参照してください。
共用表	<ul style="list-style-type: none"> 複数バックエンドサーバ間の接続やデータ転送によるオーバーヘッドが削減できます。 トランザクションの多重実行時など、並列処理の効率が上がります。 	共用表を更新する場合、全バックエンドサーバで、更新する共用表がある RD エリアに排他を掛けるので、共用 RD エリアのほかの表にアクセスする業務があると、デッドロックが発生することがあります。	「共用表」を参照してください。
参照制約	複数の表間のデータの整合性チェック、及びデータ操作を自動化できます。	被参照表や参照表を更新する場合、データの整合性をチェックするため、チェックに掛かる処理時間が増加します。	「参照制約」を参照してください。
検査制約	データの追加又は更新時のチェックを自動化できます。	検査制約が定義された表を更新する場合、データの整合性をチェックするため、チェックに掛かる処理時間が増加します。	「検査制約」を参照してください。
圧縮表	<ul style="list-style-type: none"> 表データの格納効率が向上し、データベースの容量を削減できます。 HiRDB がデータ圧縮をするため、UAP 開発時にデータ圧縮処理が不要になります。 	圧縮列のデータを SQL やユティリティで操作する場合、圧縮処理や伸張処理のオーバーヘッドが掛かります。	「圧縮表」を参照してください。
一時表	<ul style="list-style-type: none"> トランザクション又は SQL セッションごとに専用の表を作成するため、ほかのユーザの影響を受けずに処理できます。 一時表に中間処理結果を格納してさらに加工して最終的な結果を得るなど、複雑な処理ができます。 一時表は自動的に削除されるため、後処理が不要です。 	HiRDB 開始時、又は一時表に最初に INSERT 文が実行された時に、一時表用 RD エリアを初期化するオーバーヘッドが発生します。	「一時表」を参照してください。

注※

次に示す場合は、ハッシュ分割表のリバランス機能を使用することをお勧めします。

- 表をハッシュ分割する場合
- データ量の増加が見込まれる場合

ハッシュ分割表のデータ量が増加したため RD エリアを追加すると（表の横分割数を増やすと）、既存の RD エリアと新規追加した RD エリアとの間でデータ量の偏りが生じます。ハッシュ分割表のリバランス機能を使用すると、表の横分割数を増やすときにデータ量の偏りを修正できます。ハッシュ分割表のリバランス機能については、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

12.2 表の正規化

12.2.1 表の正規化の概要

表を正規化することは、表の格納効率や処理効率の向上を図る上で重要です。表を正規化する際は、表の構成列を検討します。ここでは、次に示す正規化について説明します。

- 表の格納効率を向上させる正規化
- 表の処理効率を向上させる正規化

(1) 表の格納効率を向上させる正規化

一つの表に同じような情報を持つ列が複数ある場合は、この表を複数の表に分けて、それぞれの表に同じような情報を持つ列がなくなるように正規化します。これによって、表に対するデータの格納効率が良くなります。これを次の図の例で説明します。

図 12-1 表に同じような情報を持つ列が複数ある場合

● 正規化前

ZAIKO

商品 番号	商品 コード	商品名	単価	在庫量
SNO	SCODE	SNAME	TANKA	SURYO
01010	101	ブラウス	3500	62
01011	101	ブラウス	3500	85
02021	202	ポロシャツ	3640	67
03530	353	スカート	4760	18
03531	353	スカート	4760	56
04121	412	セーター	8400	22
05910	591	ソックス	250	300
05911	591	ソックス	250	90
05912	591	ソックス	250	280
06710	671	トレーナー	4500	45
06711	671	トレーナー	4500	76

列が 1 対 1 に対応しています。
列の情報が冗長になっています。

● 正規化後

ZAIKO

SNO	SNAME	TANKA	SURYO
01010	ブラウス	3500	62
01011	ブラウス	3500	85
02021	ポロシャツ	3640	67
03530	スカート	4760	18
03531	スカート	4760	56
04121	セーター	8400	22
05910	ソックス	250	300
05911	ソックス	250	90
05912	ソックス	250	280
06710	トレーナー	4500	45
06711	トレーナー	4500	76

SHOHIN

SCODE	SNAME
101	ブラウス
202	ポロシャツ
353	スカート
412	セーター
591	ソックス
671	トレーナー

[説明]

正規化前の ZAIKO 表の SCODE の列と SNAME の列は 1 対 1 に対応し、それぞれの列の情報は冗長になっています。このような場合は、ZAIKO 表から、SCODE の列と SNAME の列で構成される SHOHIN 表をほかに作成します。このとき、SHOHIN 表では、SCODE の列と SNAME の列に重複した情報を持たないようにします。


(2) 表の処理効率を向上させる正規化

(a) 複数の業務で同一の表を使用する場合


複数の業務で同一の表を使用する場合は、それぞれの業務で使用する列によって、この表を業務ごとの表に正規化します。これによって、それぞれの表に対する同時実行性が向上します。これを次の図の例で説明します。

図 12-2 複数の業務で同一の表を使用する場合

● 正規化前



● 正規化後



[説明]

正規化前の SKANRI 表 (商品管理表) を在庫管理業務と受注管理業務で使用しています。このような場合は、SKANRI 表を在庫管理業務だけで使用する ZAIKO 表と、受注管理業務だけで使用する JUTYU 表に正規化します。

(b) アクセス頻度の高い列と低い列がある場合

一つの表に、アクセス頻度が高いと考えられる列と低いと考えられる列がある場合は、この表をアクセス頻度が高い列で構成した表と、アクセス頻度が低い列で構成した表に正規化します。これを次の図の例で説明します。

図 12-3 アクセス頻度の高い列と低い列がある場合

● 正規化前

ZAIKO

SNO	SNAME	TANKA	SURYO
01010	ブラウス	3500	62
01011	ブラウス	3500	85
⋮	⋮	⋮	⋮
04121	セーター	8400	22
05910	ソックス	250	300
05911	ソックス	250	90
05912	ソックス	250	280
⋮	⋮	⋮	⋮

検索頻度が90%の列

検索頻度が10%の列

● 正規化後

ZAIKO2		SHOHIN		
SNO	SURYO	SNO	SNAME	TANKA
01010	62	01010	ブラウス	3500
01011	85	01011	ブラウス	3500
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
04121	22	04121	セーター	8400
05910	300	05910	ソックス	250
05911	90	05911	ソックス	250
05912	280	05912	ソックス	250
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

[説明]

正規化前の ZAIKO 表を検索する場合、SNO 及び SURYO の列と、SNAME 及び TANKA の列の間で、検索頻度の比率が 9 : 1 であるとします。このような場合は、ZAIKO 表を検索頻度の高い列の集まり (ZAIKO2 表) と検索頻度の低い列の集まり (SHOHIN 表) の二つの表に正規化します。

例えば、ZAIKO 表を全件検索するのに、10000 回の物理的な入出力が必要であるとします。ZAIKO 表を ZAIKO2 表と SHOHIN 表に分割したことで、ZAIKO2 表の検索が 4500 回 (=5000×0.9)、SHOHIN 表の検索が 500 回 (=5000×0.1)、合計 5000 回の物理的な入出力で済むことになり、全体としての表の処理効率が向上します。

12.3 表の横分割

ここでは、表の横分割の設計方法について説明します。

12.3.1 表の横分割の概要

一つの表を複数のユーザ用 RD エリアに分割して格納することを**表の横分割**といいます。また、横分割した表を**横分割表**といいます。なお、表を横分割する RD エリアは、それぞれ異なるディスクに配置することを原則とします。

(1) 適用基準

次に示す場合に表を横分割することをお勧めします。

- データ量が多い場合
- 特定の時間帯にアクセスが集中する場合
- 表の分割単位でユーザ用 RD エリアの運用（表へのデータの格納、表の再編成、バックアップの取得など）をする場合

(2) 定義方法

定義系 SQL の CREATE TABLE で定義します。定義例は「[横分割表の作成](#)」を参照してください。

12.3.2 表の横分割の種類

表を横分割する方法には、次に示す 2 種類があります。

- キーレンジ分割
- ハッシュ分割（フレキシブルハッシュ分割、FIX ハッシュ分割）

(1) キーレンジ分割

キーレンジ分割とは、表を構成する列のうち、特定の列が持つ値の範囲を条件として表を横分割することです。なお、表を横分割するときの条件にした特定の列を**分割キー**といいます。表のデータがどの RD エリアに格納されているかどうかを意識したい場合に使用します。横分割の指定方法には、次に示す 2 種類があります。

(a) 格納条件指定

比較演算子を使用して、それぞれの RD エリアへの格納条件を指定します。一つの RD エリアに対して、格納条件で指定された一つの範囲だけを指定できます。

(b) 境界値指定

定数を使用して、それぞれの RD エリアに格納するデータの、境界となる値を指定します。一つの RD エリアに対して、境界値で区切られた複数の範囲を指定できます。なお、境界値指定の場合、マトリクス分割もできます。マトリクス分割については、「[表のマトリクス分割](#)」を参照してください。

(2) ハッシュ分割

ハッシュ分割とは、表を構成する列が持つ値をハッシュ関数を使用して、均等に RD エリアに格納し、表を横分割することです。表を横分割するとき指定した特定の列を分割キーといいます。キーの範囲を意識しないで、表のデータを RD エリアに均等に格納したい場合に使用します。ハッシュ分割は、境界値指定のキーレンジ分割と組み合わせてマトリクス分割ができます。マトリクス分割については、「[表のマトリクス分割](#)」を参照してください。

ハッシュ分割にはフレキシブルハッシュ分割と FIX ハッシュ分割があります。

フレキシブルハッシュ分割では、表を分割して RD エリアに格納する場合、どの RD エリアに分割されるか定まりません。このため、検索処理では、該当する表があるすべてのバックエンドサーバが対象になります。

FIX ハッシュ分割では、表がどの RD エリアに分割されたかを HiRDB が認識します。このため、検索処理では、該当するデータがあると予測されるバックエンドサーバだけが対象になります。

(a) 分割キーの選択方法

分割キーには次に示すようなキーを指定してください。

- キー値の偏りが少ない
- キーの値に重複が少ない

また、ハッシュ分割では、分割キーに単一系列と複数列が選択できます。単一系列を指定した場合、分割列のキー値の種類が少なかったり、キー値に偏りがあるとデータを均等に分割できないことがあります。この場合、分割する列名を複数指定して、データを RD エリアに均等に分割させるようにします。

(b) ハッシュ関数の種類

ハッシュ分割で使用するハッシュ関数には、次のものがあります。

- HASH0
- HASH1
- HASH2
- HASH3
- HASH4
- HASH5

- HASH6
- HASHA
- HASHB
- HASHC
- HASHD
- HASHE
- HASHF
- HASHZ

リバランス表でない場合、又はマトリクス分割表の第2次元にハッシュ関数を指定する場合

HASH0～HASH6 又は HASHZ のどれかを指定してください。HASH6 が最も均等にハッシングされるので、通常は HASH6 を指定してください。ただし、分割キーのデータによっては均等にならない場合もあるので、そのときにはほかのハッシュ関数を指定してください。

リバランス表の場合

HASHA～HASHF のどれかを指定してください。HASHF が最も均等にハッシングされるので、通常は HASHF を指定してください。ただし、分割キーのデータによっては均等にならない場合もあるので、そのときにはほかのハッシュ関数を指定してください。

各ハッシュ関数の詳細については、マニュアル「HiRDB SQL リファレンス」の「CREATE TABLE (表定義)」の「オペランド」のハッシュ関数名の説明を参照してください。


(c) ハッシュ関数の選択方法

実際にデータベースにデータを格納して選択する方法

この場合のハッシュ関数の選択手順を次に示します。

1. 分割キーに対応して有効なハッシュ関数を指定します。
2. データベース状態解析ユーティリティ (pddbst) で RD エリアごとに格納されている行数を確認します。
3. RD エリアごとに格納している行数に偏りがある場合には、ハッシュ関数を変更し、RD エリアごとの格納行数が均等になるようにします。
4. 3.の方法で格納行数が均等にならない場合は、格納行数の少ない RD エリアを重複して指定することで、格納行数が均等になるようにします。この場合の例を次の図に示します。

図 12-4 ハッシュ分割で表格納用 RD エリアを重複指定する例



表分割ハッシュ関数を使用した UAP を作成し、ハッシュ関数を選択する方法

この場合のハッシュ関数の選択手順を次に示します。

1. HiRDB からライブラリとして提供されている、表分割ハッシュ関数（分割キーのデータ値を入力すると分割条件指定順序を出力する関数）を使用して、RD エリアごとのデータ件数の偏りを求める UAP を作成します。
2. ハッシュ関数ごとに、表分割ハッシュ関数が出力する分割条件指定順序ごとの件数を求め、最も偏りが少ないハッシュ関数を選択します。

表分割ハッシュ関数を使用した UAP の作成方法については、マニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」を参照してください。

(d) ハッシュ関数を使用されるタイミング

ハッシュ関数は次に示すときに使用されます。

- 表単位のデータロード時
- データの追加時
- 表単位のデータのリロード時

(3) キーレンジ分割、フレキシブルハッシュ分割及び FIX ハッシュ分割の相違点

キーレンジ分割、フレキシブルハッシュ分割及び FIX ハッシュ分割の相違点を次の表に示します。

表 12-2 キーレンジ分割, フレキシブルハッシュ分割及び FIX ハッシュ分割の相違点

相違点	キーレンジ分割	フレキシブルハッシュ分割	FIX ハッシュ分割
データベース設計	キーレンジを考慮して、データベースを設計する必要があります。	キーレンジを考慮しないでデータベースを設計できます。	キーレンジを考慮しないでデータベースを設計できます。
検索	検索条件によって、該当データが存在する可能性のあるバックエンドサーバだけ検索します。 ^{※1}	対象表のある全バックエンドサーバで検索します。	分割列に対して次に示す探索条件を指定した場合に、該当データが存在する可能性のある RD エリアだけ検索します。 ^{※1} ハッシュ関数に HASH1 ~ HASH6, HASHA ~ HASHF を指定した場合 <ul style="list-style-type: none"> 比較述語 (=) IN 述語 ハッシュ関数に HASH0, HASHZ を指定した場合 <ul style="list-style-type: none"> 比較述語 (=) IN 述語 比較述語 (<, >, <=, >=) による範囲条件 BETWEEN 述語 (前方一致比較の) LIKE 述語 (前方一致比較の) SIMILAR 述語
データ増加時の対応	キーが増加するデータの場合、データの格納が特定の RD エリアに偏ります。	データが増加しても、常に均等に RD エリアに格納されます。	データが増加しても、常に均等に RD エリアに格納されます。
RD エリア閉塞時の運用	閉塞している RD エリアをアクセスしない検索条件であれば SQL を実行できます。 ^{※2}	検索する表が格納されている RD エリアを一つでも閉塞すると、検索条件にかかわらず SQL を実行できません。	閉塞している RD エリアをアクセスしない検索条件であれば SQL を実行できます。 ^{※2}
表の分割数の変更	表の再作成及び表の再編成が必要です。	ALTER TABLE で RD エリアを追加でき、表の再編成は必須ではありません。	表の再作成及び表の再編成が必要です。ただし、表にデータが入っていないときだけ ALTER TABLE で RD エリアを追加できます。
RD エリア単位のデータロード・リロード	該当する RD エリアに格納するデータかどうかをチェックします。	該当する RD エリアに格納するデータかどうかをチェックしません。	該当する RD エリアに格納するデータかどうかをチェックします。
データロード時の RD エリア単位による入力データファイルの作成方法	キーレンジを考慮して、入力データを RD エリアごとに分類します。	RD エリアごとのデータ件数が均等になるように、任意の方法で分類します。	表分割ハッシュ関数 ^{※3} を使用したアプリケーションを作成し、入力データを RD エリアごとに分類します。

相違点	キーレンジ分割	フレキシブルハッシュ分割	FIX ハッシュ分割
分割キーの更新	同値更新だけできます。	更新できます。	同値更新だけできます。
クラスタキーの UNIQUE 定義及び UNIQUE 指定のインデクス定義	UNIQUE を指定できます。	UNIQUE を指定できません。	UNIQUE を指定できます。
ALTER TABLE による分割格納条件の変更	次の分割方法の場合に変更できます。 <ul style="list-style-type: none"> 境界値指定 格納条件指定（格納条件の比較演算子に=だけを使用している場合） 	変更できません。ただし、ALTER TABLE で RD エリアの追加はできます。	変更できません。ただし、ALTER TABLE で RD エリアの追加はできます。

注※1

ASSIGN LIST 文の場合、検索条件に該当しないバックエンドサーバにも負荷が掛かります。

注※2

ASSIGN LIST 文の場合、表全体が閉塞扱いになります。

注※3

表分割ハッシュ関数を使用した UAP の作成方法については、マニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」を参照してください。

(4) 表の横分割定義時の指定規則

表の横分割定義時の指定規則を次に示します。

- キーレンジ分割の場合
 - 指定できる分割キー※¹は 1 個です。分割キーの更新はできません。
 - 格納条件指定※²の場合、同じ RD エリアを複数指定できません。境界値指定※³の場合、同じ RD エリアを複数指定できますが、連続して同じ RD エリアを指定することはできません。
- ハッシュ分割の場合
 - 指定できる分割キー※¹は最大 16 個です。ただし、同じ分割キーを重複して指定することはできません。フレキシブルハッシュ分割は、分割キーの更新ができますが、FIX ハッシュ分割は分割キーの更新はできません。

注※1

次のデータ型の列及び繰返し列は、分割キーに指定できません。

- 定義長が 256 バイト以上の CHAR, VARCHAR, MCHAR, MVARCHAR 型
- 定義長が 28 文字以上の NCHAR, NVARCHAR 型
- BLOB 型

- BINARY 型
- 抽象データ型
- 既定値に CURRENT_TIMESTAMP USING BES を指定した TIMESTAMP 型

注※ 2

格納条件を複数指定した場合、格納条件の指定順に条件を評価し、最初に真となった格納条件に指定した RD エリアに格納します。すべての条件で真とならない場合、格納条件を指定していない RD エリアに格納します。ただし、格納条件を指定していない RD エリアがない場合、どの RD エリアにも格納されません。また、条件を評価した結果、行が 1 行も格納されない RD エリアがある指定の表定義はできません。

注※ 3

境界値には定数を指定します。ただし、長さが 0 の文字列定数は指定できません。境界値を複数指定する場合、昇順となるように指定してください。また、境界値を指定しない RD エリアを最後に必ず指定してください。

(5) キーレンジ分割（格納条件指定）の例

キーレンジ分割（格納条件指定）の例を次の図に示します。

図 12-5 キーレンジ分割（格納条件指定）の例

USR01

ZAIKO				
SCODE	SNAME	COL	TANKA	ZSURYO
101L	ブラウス	青	3500	62
101M	ブラウス	白	3500	85
201M	ポロシャツ	白	3640	29
202M	ポロシャツ	赤	3640	67
302S	スカート	白	5110	65
353L	スカート	赤	4760	18
353M	スカート	緑	4760	56
411M	セーター	青	8400	12
412M	セーター	赤	8400	22
591L	ソックス	赤	250	300
591M	ソックス	青	250	90
591S	ソックス	白	250	280
671L	トレーナー	白	4500	45
671M	トレーナー	青	4500	76

分割キー

USR02

● USR01に格納された横分割表

ZAIKO (101L~353Mのデータ)

SCODE	SNAME	COL	TANKA	ZSURYO
101L	ブラウス	青	3500	62
101M	ブラウス	白	3500	85
201M	ポロシャツ	白	3640	29
202M	ポロシャツ	赤	3640	67
302S	スカート	白	5110	65
353L	スカート	赤	4760	18
353M	スカート	緑	4760	56

● USR02に格納された横分割表

ZAIKO (411M~671Mのデータ)

SCODE	SNAME	COL	TANKA	ZSURYO
411M	セーター	青	8400	12
412M	セーター	赤	8400	22
591L	ソックス	赤	250	300
591M	ソックス	青	250	90
591S	ソックス	白	250	280
671L	トレーナー	白	4500	45
671M	トレーナー	青	4500	76

[説明]

ZAIKO表の商品コード列(SCODE)の範囲(100L~399Sと400L~699S)を条件として、複数のユーザ用RDエリア(USR01とUSR02)に横分割します。

(6) キーレンジ分割（境界値指定）の例

キーレンジ分割（境界値指定）の例を次の図に示します。

図 12-6 キーレンジ分割 (境界値指定) の例

ZAIKO				
SCODE	SNAME	COL	TANKA	ZSURYO
101L	ブラウス	青	3500	62
101M	ブラウス	白	3500	85
201M	ポロシャツ	白	3640	29
202M	ポロシャツ	赤	3640	67
302S	スカート	白	5110	65
353L	スカート	赤	4760	18
353M	スカート	緑	4760	56
411M	セーター	青	8400	12
412M	セーター	赤	8400	22
591L	ソックス	赤	250	300
591M	ソックス	青	250	90
591S	ソックス	白	250	280
671L	トレーナー	白	4500	45
671M	トレーナー	青	4500	76

境界値→ (302S, 591S)

分割キー (671M)

USR01 (101L-302S, 671L-671M)

USR02 (353L-591S)

● USR01に格納された横分割表

ZAIKO

SCODE	SNAME	COL	TANKA	ZSURYO
101L	ブラウス	青	3500	62
101M	ブラウス	白	3500	85
201M	ポロシャツ	白	3640	29
202M	ポロシャツ	赤	3640	67
302S	スカート	白	5110	65
671L	トレーナー	白	4500	45
671M	トレーナー	青	4500	76

● USR02に格納された横分割表

ZAIKO

SCODE	SNAME	COL	TANKA	ZSURYO
353L	スカート	赤	4760	18
353M	スカート	緑	4760	56
411M	セーター	青	8400	12
412M	セーター	赤	8400	22
591L	ソックス	赤	250	300
591M	ソックス	青	250	90
591S	ソックス	白	250	280

[説明]

ZAIKO 表の商品コード列 (SCODE) の 302S, 591S を境界値として, 複数のユーザ用 RD エリア (USR01 と USR02) に横分割します。

(7) フレキシブルハッシュ分割及び FIX ハッシュ分割の例

フレキシブルハッシュ分割, FIX ハッシュ分割の例を次の図に示します。

図 12-7 フレキシブルハッシュ分割, FIX ハッシュ分割の例

ZAIKO

SCODE	SNAME	COL	TANKA	ZSURYO
101L	ブラウス	青	3500	62
101M	ブラウス	白	3500	85
201M	ポロシャツ	白	3640	29
202M	ポロシャツ	赤	3640	67
302S	スカート	白	5110	65
353L	スカート	赤	4760	18
353M	スカート	緑	4760	56
411M	セーター	青	8400	12
412M	セーター	赤	8400	22
591L	ソックス	赤	250	300
591M	ソックス	青	250	90
591S	ソックス	白	250	280
671L	トレーナー	白	4500	45
671M	トレーナー	青	4500	76

↑
分割キー

● USR01に格納された横分割表

ZAIKO

SCODE	SNAME	COL	TANKA	ZSURYO
101L	ブラウス	青	3500	62
353M	スカート	緑	4760	56
411M	セーター	青	8400	12
412M	セーター	赤	8400	22
591M	ソックス	青	250	90
591S	ソックス	白	250	280
671M	トレーナー	青	4500	76

● USR02に格納された横分割表

ZAIKO

SCODE	SNAME	COL	TANKA	ZSURYO
101M	ブラウス	白	3500	85
201M	ポロシャツ	白	3640	29
202M	ポロシャツ	赤	3640	67
302S	スカート	白	5110	65
353L	スカート	赤	4760	18
591L	ソックス	赤	250	300
671L	トレーナー	白	4500	45

[説明]

ZAIKO 表の商品コード列 (SCODE) を分割キーとして、ハッシュ関数 HASH6 を使用して複数のユーザ用 RD エリア (USR01 と USR02) に横分割します。

なお、実際のデータの格納先 RD エリアはこの例と異なることがあります。

12.3.3 表の横分割の形態

表の横分割の基本的な形態には、次に示す 2 種類があります。

- サーバ内の横分割 (HiRDB/シングルサーバでの形態)
- サーバ間の横分割 (HiRDB/パラレルサーバでの形態)

それぞれの形態を次の図に示します。

図 12-8 表の横分割の形態 (HiRDB/シングルサーバの場合)





図 12-9 表の横分割の形態 (HiRDB/パラレルサーバの場合)



12.3.4 表の横分割の効果

表を横分割して得られる効果を次に示します。

(1) HiRDB/シングルサーバの場合

操作性の向上

ユーザ用 RD エリアごとに、表へのデータの格納、表の再編成、バックアップの取得などの運用ができます。

キーレンジ分割の場合

ディクショナリ表の SQL_DIV_TABLE 表を検索することで、表のデータをどのユーザ用 RD エリアに格納したかが分かります。このため、ユーザ用 RD エリアに障害が発生した場合に、どのデータが利用できないかが分かります。なお、ディクショナリ表の検索方法と SQL_DIV_TABLE 表については、マニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」を参照してください。

(2) HiRDB/パラレルサーバの場合

性能の向上

- 表にアクセスする処理を複数のユーザ用 RD エリアにわたって並列化できるため、表に対するアクセスの高速化が図れます。
- 表にアクセスする処理の負荷を複数のバックエンドサーバに分散できます。

操作性の向上

効果は HiRDB/シングルサーバの場合と同様です。

12.3.5 設計上の考慮点


(1) HiRDB/シングルサーバと HiRDB/パラレルサーバでの共通の考慮点

HiRDB/シングルサーバと HiRDB/パラレルサーバでの共通の考慮点を次に示します。

(a) ディスクに対するアクセスの競合を考慮した横分割

複数の UAP がそれぞれ別々の表に同時にアクセスする場合は、これらの表をそれぞれ異なるディスク上の異なるユーザ用 RD エリアにわたって横分割します。ディスクに対するアクセスの競合を考慮した横分割の概要を次の図に示します。

図 12-10 ディスクに対するアクセスの競合を考慮した横分割の概要



(凡例)

➡ : アクセス経路

[説明]


表 A と表 B をそれぞれ異なるディスク上のユーザ用 RD エリア USR01~USR02 と USR03~USR04 にわたって横分割しています。このため、UAP1 と UAP2 が同時に表 A と表 B にアクセスしても、ディスクに対するアクセスの競合による待ちが発生しないため、待ち時間を短くできます。

しかし、一つのディスク上のユーザ用 RD エリアに複数の表を格納した場合、これらの表に対して複数の UAP が同時にアクセスすると、ディスクに対するアクセスの競合が発生します。このため、この表にアクセスできた一つの UAP のアクセスが終了するまで、ほかの UAP が待たされることになり、待ち時間が長くなります。

(b) 操作性を考慮した横分割

操作性を考慮した横分割の概要を次の図を基に説明します。

図 12-11 操作性を考慮した横分割の概要



[説明]

• 表とインデクスの同一ユーザーRDエリアへの格納

検索性能よりはむしろ、表の作成、表の再編成、ユーザーRDエリアのバックアップの取得、RDエリアの回復などの運用の操作性を重視する場合は、横分割した表とそれに対応するインデクスを同じユーザーRDエリアに格納します。これによって、ユーザーRDエリアごとの独立した運用が便利になります。

図「操作性を考慮した横分割の概要」の例では、表ABのうち、業務Aに関する部分の表とインデクスを専用のユーザーRDエリアUSR01にまとめて格納しています。これによって、例えば、業務Aを停止する場合は、pdholdコマンド（RDエリアの閉塞）で運用できます。また、データベース複写ユーティリティ（pdcopy）を使用した業務単位でのバックアップが取得しやすくなります。

• 関連するユーザーRDエリアの同一ディスクへの配置

横分割した表とそれに対応するインデクスをそれぞれ異なるユーザーRDエリアに格納する場合は、これらの互いに関連するユーザーRDエリアを同一のディスクに配置します。これによって、ディスクごとに独立したユーザーRDエリアの運用ができます。

図「操作性を考慮した横分割の概要」の例では、表CDのうち、業務Dに関する部分の表とインデクスをそれぞれ格納したユーザーRDエリアUSR04とUSR06を同一のディスクに配置しています。これによって、ディスクごとに業務の運用ができます。

(2) HiRDB/パラレルサーバ固有の考慮点

HiRDB/パラレルサーバ固有の考慮点を次に示します。

(a) ディスクに対するアクセスの負荷を考慮した横分割

- 複数のバックエンドサーバにわたる横分割

一つのバックエンドサーバのディスクに複数のユーザ用 RD エリアを配置したとき、それぞれのユーザ用 RD エリアに格納された表のアクセス頻度がどれも高い場合、このバックエンドサーバでのディスクに対するアクセスの負荷が高くなります。

このため、アクセス頻度の高い表は、複数のバックエンドサーバの異なるディスク上のユーザ用 RD エリアにわたって横分割します。このとき、それぞれのバックエンドサーバでの表に対するアクセス頻度が均等になるようにします。

- 複数のサーバマシンにわたるディスクアクセスの並列化

あるサーバマシンの一つのバックエンドサーバのユーザ用 RD エリアに格納された表に対する処理が、入出力が主体で CPU の負荷が低い場合、ディスクに対するアクセスの負荷が複数のサーバマシンにわたって均等にならないため、並列処理の効率が下がります。

このため、サーバマシン内の CPU ビジー率に余裕がある場合は、このサーバマシンに更にバックエンドサーバとユーザ用 RD エリアを配置して、ディスクに対するアクセスの並列度を向上させるようにします。

(b) 入出力処理の並列度を考慮した横分割


表をできるだけ多くのサーバマシンにわたって横分割すると、並列処理によって表に対する入出力処理時間が短縮できます。横分割できるサーバマシン数に限界があれば、各サーバマシンにバックエンドサーバとディスクを増やして表を横分割することで、入出力処理の並列効果が得られます。表を横分割するバックエンドサーバの数に伴う入出力処理性能の概要を次の図に示します。

図 12-12 表を横分割するバックエンドサーバの数に伴う入出力処理性能の概要


● 横分割しない場合の入出力処理時間



● 4 個のバックエンドサーバに横分割した場合



● 8 個のバックエンドサーバに横分割した場合



(凡例)

BE S : バックエンドサーバ

■ : 入出力処理時間

← → : 短縮できる入出力処理時間

ただし、表を横分割するバックエンドサーバの数が多過ぎると、各バックエンドサーバでの処理結果をフロントエンドサーバに返すための通信量が増加します。このため、データベースの運用や SQL 処理（容量の大きい表から大量のデータを検索する SQL 処理かどうか）を考慮して、表を横分割するバックエンドサーバの数を決定する必要があります。

(c) 表に対するアクセス頻度を考慮した横分割

それぞれのバックエンドサーバでの表に対するアクセス頻度が均等になるように表を横分割します。

アクセス頻度を均等にするための考慮点を次に示します。

キーレンジ分割の場合

- 表の横分割を定義する場合に、分割キーに UNIQUE を指定して、データ量が均等になるようにします。
- 表を横分割する場合に、あるキーレンジのデータに対するアクセス回数が、ほかのキーレンジのデータに対するアクセス回数よりも多いと予想できるときは、アクセス回数が多いと予想できるキーレンジのデータを更にキーレンジで分割します。

フレキシブルハッシュ分割, FIX ハッシュ分割の場合

- ハッシュ関数を変更して、データ量が均等になるように調整します。
- 分割キーに偏りや重複がないものを選択して、データ量が均等になるように調整します。


複数のバックエンドサーバにわたって表を横分割する場合でも、表に対するアクセス頻度が均等になるように横分割した場合と、均等にならないように横分割した場合とでは、表に対する並列処理の性能に差が生じます。表に対するアクセス頻度の違いによる並列処理性能の違いを次の図に示します。

図 12-13 表に対するアクセス頻度の違いに伴う並列処理性能の違い


● 横分割しない場合の表の処理時間



● アクセス頻度が均等になるように横分割した場合



● アクセス頻度が均等にならないように横分割した場合



(凡例)

BES : バックエンドサーバ

■ : 表の処理時間

← → : 短縮できる表の処理時間

[説明]

アクセス頻度が均等になるように表を横分割した場合と、均等にならないように表を横分割した場合とでは、削減できる処理時間が異なります。均等にならないように表を横分割した場合は、バックエンドサーバ BES2 での処理が終了するまで、表に対する処理は終了しないため、並列処理の効果が得られません。

(d) 複雑な検索処理を考慮した横分割

大量のデータの検索や結合処理をするなど、複雑な検索処理を考慮した表の横分割をする場合、次に示す手順で設計します。

1. ディスクに対する処理時間とディスクの台数の決定

データの規模と処理のパターンから、ディスクへのアクセス頻度（利用率）を求め、これを基にデータをディスクに配分して、ディスクに対する処理時間の目標値を決めます。なお、結合処理をする場合は、結合処理に必要なワークディスク（ソートマージ用に使用する作業表用ファイルを作成する HiRDB ファイルシステム領域の数）を除いてデータを配分します。結合処理に必要な時間は、ディスクに対する処理時間の目標値から除きます。ディスクへのデータ配分から、ディスクの台数を決定します。

2. サーバマシンの台数の決定

データの処理パターンから、サーバマシンでの処理のオーバヘッド時間を求めます。ディスクに対する処理時間とサーバマシンでのオーバヘッド時間が、それぞれ均等になるようにサーバマシンの台数（バックエンドサーバを配置するサーバマシンの台数）を決定します。

3. 結合処理をするサーバマシンの台数の決定

データの処理パターンから、結合処理をするときに掛かるサーバマシンでのオーバヘッド時間を求めます。この時間とディスクに対する処理時間を基に、必要とするフロータブルマシンの台数を決定します。フロータブルマシンとは、結合処理のような複雑な検索処理をするための専用のバックエンドサーバ（フロータブルサーバ）を配置するサーバマシンのことです。フロータブルサーバとするバックエンドサーバは、ユーザ用 RD エリアを割り当てないバックエンドサーバとして定義します。

4. ワークディスクの台数の決定


フロータブルマシンには、結合処理の対象となるデータが各バックエンドサーバから均等に分配されます。このときに予想されるデータ量を基に、ワークディスク（作業表用ファイルを作成する HiRDB ファイルシステム領域）の台数を求めます。

5. システム構成の決定

以上で決定したサーバマシンとディスクの台数から、システム全体の構成を決定します。

以上の手順で設計した、複雑な検索処理を考慮した横分割のシステム構成の概念を次の図に示します。

図 12-14 複雑な検索処理を考慮した横分割のシステム構成



注 BES 7～BES 9はフロータブルサーバ

[説明]

バックエンドサーバ BES1～BES3 とバックエンドサーバ BES4～BES6 が、それぞれ表 A と表 B から結合処理の対象となるデータを読み出します。フロータブルサーバ BES7～BES9 は、バックエンドサーバ BES1～BES6 が読み出したデータを受け取り、並列に突き合わせる処理をします。

このようなシステム構成にすることで、バックエンドサーバ BES1～BES6 での負荷を軽減でき、処理時間を短縮できます。なお、フロータブルサーバを配置しなかった場合は、フロータブルサーバで実行していた結合処理をバックエンドサーバ BES1～BES6 のどれかが実行することになります。

12.3.6 表を横分割する場合の注意

1. 表を横分割した場合は、この表に作成するインデクスも横分割してください。インデクスを一つのユーザ用 RD エリアに格納して、表を横分割して運用すると、インデクスでの排他制御によって、同時実行性が低下することがあります。インデクスの横分割については、「[インデクスの横分割](#)」を参照してください。
2. 次に示す場合は、ハッシュ分割表のリバランス機能を使用することをお勧めします。
 - 表をハッシュ分割する場合
 - データ量の増加が見込まれる場合

ハッシュ分割表のデータ量が増加したため RD エリアを追加すると（表の横分割数を増やすと）、既存の RD エリアと新規追加した RD エリアとの間でデータ量の偏りが生じます。ハッシュ分割表のリバランス機能を使用すると、表の横分割数を増やすときにデータ量の偏りを修正できます。ハッシュ分割表のリバランス機能については、マニュアル「[HiRDB システム運用ガイド](#)」を参照してください。

12.4 表のマトリクス分割

12.4.1 表のマトリクス分割の効果と定義方法

表の二つの列を分割キーとして、分割方法の指定を組み合わせることをマトリクス分割といいます。一つ目の分割キーとなる列を第1次元分割列、二つ目の分割キーとなる列を第2次元分割列といいます。マトリクス分割は、第1次元分割列で境界値指定のキーレンジ分割をし、分割されたデータをさらに第2次元分割列で分割します。第2次元分割列に指定できる分割方法を次に示します。

- 境界値指定のキーレンジ分割
- フレキシブルハッシュ分割※
- FIX ハッシュ分割※

注※

指定できるハッシュ関数は HASH0～HASH6 と HASHZ です。HASHA～HASHF は指定できません。

マトリクス分割によって分割された表をマトリクス分割表といいます。

なお、表をマトリクス分割するためには、HiRDB Advanced High Availability が必要です。

(1) 表のマトリクス分割の効果

複数の列を分割キーとして分割することで得られる効果を次に示します。

- SQL 処理の高速化
SQL の処理を並列に実行したり、複数のキーによる検索で検索範囲を絞り込んで高速に処理したりできます。
- 運用時間の短縮
より細かな分割ができるため、IRD エリアの大きさを小さくして、再編成、バックアップの取得、障害発生時の回復作業などに要する時間を短縮できます。

(2) 適用基準

次の場合、境界値指定のキーレンジ分割の組み合わせをお勧めします。

- 第1次元分割列による分割では、各境界値に該当するデータ量が多大となる
- 表にアクセスする UAP で指定できる探索条件に指定する列が複数あり、複数の列でアクセスする RD エリアを限定したい、又は一つの SQL 文中で n 番目に指定した列だけでアクセスする RD エリアを限定したい

次の場合、境界値指定のキーレンジ分割とハッシュ分割の組み合わせをお勧めします。

- 第1次元分割列による分割では、各境界値に該当するデータ量が多大となる
- 第1次元分割列で分割された範囲のデータを、均等に細分化して格納したい

次の場合、境界値指定のキーレンジ分割とハッシュ分割の組み合わせで、ハッシュ分割に指定する RD エリア名を重複指定することをお勧めします。同じ RD エリア名を重複指定することによって、分割数はそのまま、実際に使用する RD エリア数を減らすことができます。また、各 RD エリアに格納するデータ量も均等にできます。RD エリア名を重複指定する場合については、図「[ハッシュ分割で表格納用 RD エリアを重複指定する例](#)」を参照してください。

- 1RD エリアのサイズを一定にすることで各 RD エリアの再編成処理の時間を一定にしたいが、第1次元分割列の境界値による分割ではデータ量を均等に分ける境界値の指定が難しいため、一定にできない
- 分割数が検索時の性能に影響しているため、分割数を減らしたい

(3) 定義方法

定義系 SQL の CREATE TABLE の PARTITIONED BY MULTIDIM オペランドで次の指定をします。

- RD エリアへの表の割り当て
- マトリクス分割の方法（分割キー、分割方法）

定義時の規則を次に示します。

- 第2次元分割列が境界値指定のキーレンジ分割の場合
 - 分割キーの指定可能数は2（第1次元分割列の分割キー+第2次元分割列の分割キー）です。第1次元分割列と第2次元分割列で同じ分割キーは指定できません。
- 第2次元分割列がハッシュ分割の場合
 - 分割キーの指定可能数は2~16です。フレキシブルハッシュ分割のとき、第2次元分割列の分割キーだけは更新できます。FIX ハッシュ分割のとき、分割キーの更新はできません。

定義例は「[マトリクス分割の例](#)」を参照してください。

(4) マトリクス分割の例

(a) 境界値指定のキーレンジ分割の組み合わせの場合

顧客表の登録日及び店番号に境界値を指定し、登録日と店番号によって、表をマトリクス分割します。それぞれの顧客データを次のようにユーザ用 RD エリア (USR01~USR06) に格納します。格納するのに必要なユーザ用 RD エリア数は、(境界値数+1) × (境界値数+1) なので、この例の場合、 $3 \times 2 = 6$ です。

登録日	店番号	
	100 以下	100 より大きい
2000 年以前	USR01	USR02
2001 年	USR03	USR04
2002 年以降	USR05	USR06

マトリクス分割する表を定義する SQL 文を次に示します。

```
CREATE FIX TABLE 顧客表
(登録日 DATE, 店番号 INT, 顧客名 NCHAR(10))
PARTITIONED BY MULTIDIM(
登録日 (('2000-12-31'), ('2001-12-31')), ...1.
店番号 ((100)) ...2.
)IN ((USR01, USR02), (USR03, USR04), (USR05, USR06))
```

[説明]

1. 第 1 次元分割列名 (一つ目の分割キーとなる列名) と, その境界値リストを指定します。
2. 第 2 次元分割列名 (二つ目の分割キーとなる列名) と, その境界値リストを指定します。

マトリクス分割の例を次の図に示します。

図 12-15 マトリクス分割の例 (境界値指定のキーレンジ分割の組み合わせ)

顧客表

登録日	店番号	顧客名
1999-10-31	001	鈴木太郎
2000-01-25	110	佐藤一郎
2001-06-30	005	山田隆
2001-12-24	120	高橋謙
2002-01-07	050	山本浩次
2002-06-13	130	木村次郎
2002-08-24	099	田中三郎

↑ ↑
一つ目の 二つ目の
分割キー 分割キー

●USR01に格納されたマトリクス分割表

登録日	店番号	顧客名
1999-10-31	001	鈴木太郎

●USR02に格納されたマトリクス分割表

登録日	店番号	顧客名
2000-01-25	110	佐藤一郎

●USR03に格納されたマトリクス分割表

登録日	店番号	顧客名
2001-06-30	005	山田隆

●USR04に格納されたマトリクス分割表

登録日	店番号	顧客名
2001-12-24	120	高橋謙

●USR05に格納されたマトリクス分割表

登録日	店番号	顧客名
2002-01-07	050	山本浩次
2002-08-24	099	田中三郎

●USR06に格納されたマトリクス分割表

登録日	店番号	顧客名
2002-06-13	130	木村次郎

(b) 境界値指定のキーレンジ分割とハッシュ分割の組み合わせの場合

第2次元分割列でFIXハッシュ分割する場合の例について説明します。

顧客表の登録日に境界値を指定し、店番号と地域コードをハッシュ関数で三分割することによって、表をマトリクス分割します。それぞれの顧客データを次のようにユーザ用RDエリア(USR01~USR09)に格納します。格納するのに必要なユーザ用RDエリア数は、(境界値数+1) × (ハッシュ関数で分割するユーザ任意の数)なので、この例の場合、3×3=9です。

登録日	店番号と地域コード (ハッシュ関数で三分割)		
2002年以前	USR01	USR02	USR03
2003年	USR04	USR05	USR06
2004年以降	USR07	USR08	USR09

マトリクス分割する表を定義するSQL文を次に示します。

```
CREATE FIX TABLE 顧客表
(登録日 DATE, 店番号 INT, 地域コード INT, 顧客名 NCHAR(10))
PARTITIONED BY MULTIDIM
(登録日 (('2002-12-31'), ('2003-12-31')), ...1.
FIX HASH HASH6 BY 店番号, 地域コード ...2.
```


) IN ((USR01, USR02, USR03),
 (USR04, USR05, USR06),
 (USR07, USR08, USR09))

[説明]

1. 第1次元分割列名（一つ目の分割キーとなる列名）と、その境界値リストを指定します。
2. 第2次元列分割名（二つ目の分割キーとなる列名）と、ハッシュ関数名を指定します。

マトリクス分割の例を次の図に示します。

図 12-16 マトリクス分割の例（境界値指定のキーレンジ分割とハッシュ分割の組み合わせ）

顧客表			
登録日	店番号	地域コード	顧客名
2002-01-31	001	01	鈴木太郎
2002-05-25	110	03	佐藤一郎
2002-06-30	005	01	山田隆
2003-01-24	120	03	高橋謙
2003-03-07	050	01	山本浩次
2003-04-13	130	03	木村次郎
2003-08-24	099	02	田中三郎
2003-11-15	010	01	山口美佐
2003-12-24	020	01	大田五郎
2004-01-27	080	02	斎藤和美
2004-03-24	170	04	木下美智子
2004-07-24	015	01	大川靖男

↑ ↑ ↑
 一つ目の 二つ目の 二つ目の
 分割キー 分割キー 分割キー

●USR01に格納されたマトリクス分割表			
登録日	店番号	地域コード	顧客名
2002-01-31	001	01	鈴木太郎

●USR02に格納されたマトリクス分割表			
登録日	店番号	地域コード	顧客名
2002-05-25	110	03	佐藤一郎

●USR03に格納されたマトリクス分割表			
登録日	店番号	地域コード	顧客名
2002-06-30	005	01	山田隆

●USR04に格納されたマトリクス分割表			
登録日	店番号	地域コード	顧客名
2003-01-24	120	03	高橋謙
2003-08-24	099	02	田中三郎

●USR05に格納されたマトリクス分割表			
登録日	店番号	地域コード	顧客名
2003-03-07	050	01	山本浩次
2003-11-15	010	01	山口美佐

●USR06に格納されたマトリクス分割表			
登録日	店番号	地域コード	顧客名
2003-04-13	130	03	木村次郎
2003-12-24	020	01	大田五郎

●USR07に格納されたマトリクス分割表			
登録日	店番号	地域コード	顧客名
2004-01-27	080	02	斎藤和美


●USR08に格納されたマトリクス分割表			
登録日	店番号	地域コード	顧客名
2004-03-24	170	04	木下美智子

●USR09に格納されたマトリクス分割表			
登録日	店番号	地域コード	顧客名
2004-07-24	015	01	大川靖男

12.5 トリガの定義

トリガを定義すると、ある表への操作（更新，挿入，及び削除）を契機に自動的に SQL 文を実行させることができます。トリガは、定義する表，トリガを動作させる契機となる SQL（トリガ契機となる SQL），自動的に実行させる SQL 文（トリガ SQL 文），その動作が実行される条件（トリガ動作の探索条件）などを指定して定義します。トリガを定義した表にトリガ動作の探索条件を満たす SQL 文が実行されると，トリガ SQL 文が自動的に実行されます。トリガの概要を次の図に示します。

図 12-17 トリガの概要



[説明]

UAP からトリガ契機となる SQL が実行されると，トリガを定義した表 A でトリガが呼び出され，トリガ動作の探索条件を満たしている場合，自動的にトリガ SQL 文（この場合，表 B への行の挿入や表 C への行の更新）が実行されます。

前提条件

トリガを定義する場合，データディクショナリ LOB 用 RD エリアを作成しておく必要があります。データディクショナリ LOB 用 RD エリアは，データベース構成変更ユーティリティ（pdmod）で作成します。

なお，トリガを表に定義すると，その表を使用する関数，手続き及びトリガの SQL オブジェクトは無効になるため，SQL オブジェクトを再作成する必要があります。また，トリガが使用しているリソース（表，インデクスなど）が定義，定義変更，又は削除された場合，トリガの SQL オブジェクトは無効になるため，SQL オブジェクトを再作成する必要があります。詳細は「[トリガの管理](#)」を参照してください。

12.5.1 適用基準

UAP で次のような処理をする場合，トリガの使用をお勧めします。

- ある表の更新に伴ってほかの表を必ず更新する
- ある表の更新に伴って，その更新行中のある列を必ず更新する（列と列を関連づける）

例えば、商品管理表の価格が変更されると商品管理履歴表に変更内容を蓄積するという場合、トリガを使用しないと、商品管理表を更新する UAP は常に商品管理履歴表も更新する必要があります。トリガを使用すると、商品管理履歴表への操作を自動化できるため、商品管理表を更新する UAP は商品管理履歴表の更新を考慮する必要がありません。このように、トリガを適切に使用すると UAP を作成するときの負荷を軽減できます。

12.5.2 トリガの定義

(1) 定義の準備

トリガを定義すると、指定したトリガ SQL 文を基にトリガ動作手続きの SQL オブジェクトが自動的に作成され、データディクショナリ LOB 用 RD エリアに格納されます。そのため、トリガを定義する場合、データディクショナリ LOB 用 RD エリアに十分な容量を確保しておく必要があります。データディクショナリ LOB 用 RD エリアの容量の見積もりについては、「[データディクショナリ LOB 用 RD エリアの容量の見積もり](#)」を参照してください。

また、トリガ契機となる SQL を実行するためには、SQL オブジェクト用バッファ長を指定するときにトリガの SQL オブジェクトについても考慮しておく必要があります。SQL オブジェクト用バッファ長の見積もりについては、マニュアル「[HiRDB システム定義](#)」を参照してください。

(2) 定義方法

トリガの定義、SQL オブジェクトの再作成、及び削除には次の定義系 SQL を使用します。

- CREATE TRIGGER

トリガを定義します。トリガは所有する表にだけ定義でき、他ユーザが所有する表には定義できません。次の項目を指定します。

- トリガ動作の実行時期
トリガ動作は表への操作の前 (BEFORE)、又は後 (AFTER) に実行できます。なお、トリガ動作時期に BEFORE を指定したトリガを **BEFORE トリガ**、AFTER を指定したトリガを **AFTER トリガ**とといいます。
- トリガ動作の実行契機
トリガ動作を実行する契機には、INSERT 文、DELETE 文、又は UPDATE 文の実行があります。
- トリガを定義する表
トリガは実表にだけ定義できます。
- トリガ契機となる SQL の実行前後の行の名称 (新旧値別名)
トリガ契機となる SQL で更新する行に、SQL 実行前の名称 (旧値相関名)、又は実行後の名称 (新値相関名) を指定します。ここで指定した名称を使ってトリガの動作内容を指定できます。
- トリガ動作

トリガ動作には次の三つの要素があります。

- ・トリガ SQL 文（自動的に実行させる SQL 文）
- ・トリガ動作の探索条件（トリガ SQL 文が実行される条件）
- ・動作が実行されるのが行単位か文単位かの種別

トリガ SQL 文はトリガ動作の探索条件を満たす場合にだけ実行され、条件を省略した場合はトリガ契機となる SQL が実行されると常にトリガ SQL 文が実行されます。

• ALTER TRIGGER

既に定義されているトリガの SQL オブジェクトを再作成します。定義系 SQL の ALTER ROUTINE でも再作成できます。

• DROP TRIGGER

トリガを削除します。

(3) トリガの定義例

(a) トリガを使用した例

商品管理表の価格が更新された場合、変更前に比べ変更後の価格上昇が 10,000 円を超えるとき、商品管理履歴表に更新前後の価格を挿入するトリガの定義例とトリガ動作を次に示します。

```
CREATE TRIGGER TR1          ...トリガ名
  AFTER                   ...トリガ動作の実行時期
  UPDATE OF 価格          ...トリガ動作の実行契機
  ON 商品管理表          ...トリガを定義する表
  REFERENCING OLD ROW AS X1 ...更新前の行に指定する名称
                  NEW ROW AS Y1 ...更新後の行に指定する名称
  FOR EACH ROW          ...行単位か文単位かの種別
  WHEN(Y1.価格 - X1.価格 > 10000) ...トリガ動作の探索条件
  INSERT INTO 商品管理履歴表 VALUES ...トリガSQL文
                  (X1.品番, X1.価格, Y1.価格)
```

● 商品管理表

品番	商品名	価格
180	テレビ	35000
220	ビデオ	20000
250	アンプ	80000
300	スピーカー	75000
⋮	⋮	⋮

● 商品管理履歴表

品番	変更前	変更後
180	20000	35000

UPDATE 商品管理表 SET 価格 = 95000 WHERE 品番 = 300

180	テレビ	35000
220	ビデオ	20000
250	アンプ	80000
300	スピーカー	95000
⋮	⋮	⋮

180	20000	35000
300	75000	95000

} トリガによる追加

UPDATE 商品管理表 SET 価格 = 85000 WHERE 品番 = 250

180	テレビ	35000
220	ビデオ	20000
250	アンプ	85000
300	スピーカー	95000
⋮	⋮	⋮

180	20000	35000
300	75000	95000

} トリガ動作条件を満たさないので変更なし

(b) トリガ動作に SQL 制御文 (代入文) を使用した例

代入文は、指定した値を指定した列に代入する SQL です。トリガでは表に対する操作の前に動作するトリガ動作で代入文を使用できます。トリガ動作に代入文を使用すると列と列の関係付けができます。

社員表の職種列が更新されると、更新された内容によって手当て列の値を変更するトリガの定義例とトリガ動作を次に示します。

- 社員表に挿入される行に対して、職種が A の場合は給料の 8%、B の場合は 10%、A と B 以外の場合は 0% を手当ての列に設定するトリガ

```
CREATE TRIGGER 手当て設定トリガ1
BEFORE
INSERT
ON 社員表
REFERENCING NEW ROW AS X1
FOR EACH ROW
SET X1.手当て=CASE X1.職種 WHEN 'A' THEN X1.給料*0.08
WHEN 'B' THEN X1.給料*0.1
ELSE 0 END
```

- 職種と給料が更新された行に対して、職種が A の場合は給料の 8%、B の場合は 10%、A と B 以外の場合は 0% を手当ての列に設定するトリガ

```
CREATE TRIGGER 手当て設定トリガ2
BEFORE
UPDATE OF 職種, 給料
ON 社員表
REFERENCING NEW ROW AS X1
```

```
FOR EACH ROW
SET X1.手当て=CASE X1.職種 WHEN 'A' THEN X1.給料*0.08
                        WHEN 'B' THEN X1.給料*0.1
                        ELSE 0 END
```

● 社員表

社員番号	氏名	職種	給料	手当て
S99245	佐藤 一郎	A	190000	15200
L98003	鈴木 浩一	B	220000	22000

INSERT INTO 社員表 VALUES ('R97023','田中 次郎','A',180000,0)

INSERT実行後

S99245	佐藤 一郎	A	190000	15200
L98003	鈴木 浩一	B	220000	22000
R97023	田中 次郎	A	180000	14400

UPDATE 社員表 SET 職種='C' WHERE 社員番号='S99245'

UPDATE実行後

S99245	佐藤 一郎	C	190000	0
L98003	鈴木 浩一	B	220000	22000
R97023	田中 次郎	A	180000	14400

[説明]

INSERT 文が契機となり、手当て設定トリガ 1 が実行され、行が追加されました。INSERT 文では手当てに 0 を設定していますが、代入文の結果が格納されます。

次に、UPDATE 文が契機となり、手当て設定トリガ 2 が実行され、手当てが 0 に変更されました。

(c) トリガ動作に SQL 制御文 (複合文) を使用した例

複合文は、複数の SQL をまとめて一つの SQL として実行する SQL です。ある表に対する更新を契機に複数の表を更新する場合、トリガ動作に複合文を使用すると一つのトリガを定義するだけで複数の表を更新できます。

在庫マスタ表が更新された後、その更新内容を広島在庫及び仙台在庫に反映するトリガの定義例を次に示します。複合文を使用しない場合、トリガを二つ定義しなければなりません。

```
CREATE TRIGGER 地方在庫表更新トリガ
AFTER
UPDATE OF 在庫数
ON 在庫マスタ
REFERENCING NEW ROW 更新後
                OLD ROW 更新前
BEGIN
UPDATE 広島在庫 SET 在庫数=更新後.在庫数
WHERE 商品コード=更新前.商品コード;
UPDATE 仙台在庫 SET 在庫数=更新後.在庫数
WHERE 商品コード=更新前.商品コード;
END
```

(d) トリガ動作に SQL 診断文 (SIGNAL 文) を使用した例


SIGNAL 文はエラーを発生させる SQL です。表への操作の前に SIGNAL 文を指定したトリガ動作を実行させれば、操作が不正な場合に SIGNAL 文を実行してその操作を抑止できます。

社員情報表を更新する前に、自分の情報以外を更新しようとした場合に SIGNAL 文でエラーを発生させ、更新を抑止するトリガの定義例を次に示します。

```
CREATE TRIGGER 更新抑止トリガ
  BEFORE
  UPDATE
  ON 社員情報
  REFERENCING OLD ROW AS X1
  WHEN(X1.社員名<>USER) SIGNAL SQLSTATE '99001'
```

12.5.3 トリガの使用上の注意

行単位トリガの定義によっては、トリガ契機となる SQL 実行時に HiRDB の内部処理に依存して異なる結果（更新の場合は異なる更新内容）になる場合があります。



[説明]

表 A の行 1 の更新時、トリガ動作で更新、削除、又は挿入する表 B の行と、行 2 の更新時、トリガ動作で参照、更新、又は削除する表 B の行に同一の行（重なり合った部分）があります。行 1 と行 2 の更新順序は HiRDB の内部処理に依存するため、この部分で異なる結果が得られる場合があります。

12.5.4 トリガの管理

(1) トリガの定義

トリガを定義すると、トリガを定義する表を使用する関数、手続き及びトリガの SQL オブジェクトは無効になるため、再作成する必要があります。トリガを定義する前にディクショナリ表の

SQL_ROUTINE_RESOURCES 表を参照すると、SQL オブジェクトが無効になる関数、手続き及びトリガを確認できます。無効になる SQL オブジェクトを確認して、再作成してください。

(a) トリガの定義によって SQL オブジェクトが無効になる関数、手続き及びトリガの確認

トリガの定義によって SQL オブジェクトが無効になる関数、手続き及びトリガを確認する SQL の例を次に示します。なお、無効になるのがトリガの場合は TRIGGER_NAME としてそのトリガ識別子が得られます。関数及び手続きの場合は TRIGGER_NAME が NULL になります。

```
SELECT DISTINCT B.ROUTINE_SCHEMA, B.ROUTINE_NAME, B.SPECIFIC_NAME, A.TRIGGER_NAME
FROM MASTER.SQL_ROUTINE_RESOURCES B LEFT JOIN MASTER.SQL_TRIGGERS A
ON B.ROUTINE_SCHEMA=A.TRIGGER_SCHEMA
AND B.SPECIFIC_NAME=A.SPECIFIC_NAME
WHERE B.BASE_TYPE='R'
AND B.BASE_OWNER='トリガを定義する表の所有者の認識別子'
AND B.BASE_NAME='トリガを定義する表の識別子'
AND (B.列名※ ='Y'
OR ( B.INSERT_OPERATION IS NULL
AND B.UPDATE_OPERATION IS NULL
AND B.DELETE_OPERATION IS NULL))
```

注※

INSERT を契機とするトリガを定義すると無効になる SQL オブジェクトを検索する場合には、列名に INSERT_OPERATION を、UPDATE を契機とするトリガの場合は UPDATE_OPERATION を、DELETE を契機とするトリガの場合は DELETE_OPERATION を指定します。

(2) トリガの SQL オブジェクトの再作成

トリガが使用している表、インデクスなどのリソースが定義、定義変更、又は削除されるとトリガの SQL オブジェクトは無効になります。また、トリガが使用している表にインデクスを定義したり、又はトリガが使用している表のインデクスを削除したりすると、トリガの SQL オブジェクトのインデクス情報が無効になります。

トリガの SQL オブジェクトが無効又は SQL オブジェクトのインデクス情報が無効の場合、トリガ契機となる SQL は実行できません。トリガの SQL オブジェクトの無効又は SQL オブジェクトのインデクス情報の無効を解除するには、定義系 SQL の ALTER TRIGGER 又は ALTER ROUTINE でトリガの SQL オブジェクトを再作成する必要があります。

(a) トリガが使用しているリソースを確認する方法

ディクショナリ表の SQL_ROUTINE_RESOURCES, SQL_TRIGGER_USAGE, 及び SQL_ROUTINE_PARAMS を参照すると、トリガが使用しているリソースの情報を得ることができます。

- トリガ動作条件で使用するリソースを確認する SQL の例

```
SELECT B.* FROM MASTER.SQL_TRIGGERS A, MASTER.SQL_TRIGGER_USAGE B
WHERE A.TRIGGER_SCHEMA='スキーマ名'
AND A.TRIGGER_NAME='トリガ識別子'
```



```
AND A.TRIGGER_SCHEMA=B.TRIGGER_SCHEMA  
AND A.TRIGGER_NAME=B.TRIGGER_NAME
```

- 新旧値別名を指定したトリガ SQL 中で使用する列リソースを確認する SQL の例

```
SELECT B.* FROM MASTER.SQL_TRIGGERS A, MASTER.SQL_ROUTINE_PARAMS B  
WHERE A.TRIGGER_SCHEMA='スキーマ名'  
AND A.TRIGGER_NAME='トリガ識別子'  
AND A.TRIGGER_SCHEMA=B.ROUTINE_SCHEMA  
AND A.SPECIFIC_NAME=B.SPECIFIC_NAME
```

- 上記以外でトリガが使用するリソースを確認する SQL の例

```
SELECT B.* FROM MASTER.SQL_TRIGGERS A, MASTER.SQL_ROUTINE_RESOURCES B  
WHERE A.TRIGGER_SCHEMA='スキーマ名'  
AND A.TRIGGER_NAME='トリガ識別子'  
AND A.TRIGGER_SCHEMA=B.ROUTINE_SCHEMA  
AND A.SPECIFIC_NAME=B.SPECIFIC_NAME
```

(b) 表の列削除の前に、削除されるトリガを確認する方法

トリガ契機で指定されている列がすべて削除された場合、そのトリガは削除されます。表の列が削除される前に、削除されるトリガを確認する SQL の例を次に示します。

```
SELECT A.TRIGGER_SCHEMA, A.TRIGGER_NAME  
FROM MASTER.SQL_TRIGGERS A  
WHERE A.N_UPDATE_COLUMNS>0  
AND A.TABLE_SCHEMA='列削除する表の所有者の認可識別子'  
AND A.TABLE_NAME='列削除する表の表識別子'  
AND NOT EXISTS(SELECT * FROM MASTER.SQL_TRIGGER_COLUMNS B  
WHERE B.TRIGGER_SCHEMA=A.TRIGGER_SCHEMA  
AND B.TRIGGER_NAME=A.TRIGGER_NAME  
AND B.TABLE_SCHEMA=A.TABLE_SCHEMA  
AND B.TABLE_NAME=A.TABLE_NAME  
AND B.COLUMN_NAME NOT IN('削除する列名',...))
```

(c) 表、インデクスなどの定義、定義変更、削除の前に SQL オブジェクトが無効又は SQL オブジェクトのインデクス情報が無効になる関数、手続き及びトリガを確認する方法

表、インデクスなどを定義、定義変更、又は削除する前に、SQL オブジェクトが無効又は SQL オブジェクトのインデクス情報が無効になる関数、手続き及びトリガを確認する SQL の例を次に示します。なお、無効になるのがトリガの場合は TRIGGER_NAME としてそのトリガ識別子が得られます。関数及び手続きの場合は TRIGGER_NAME が NULL になります。

- 表（ビュー表も含む）の定義変更及び削除、又はインデクス定義（インデクスを定義する表のスキーマ名と表識別子を指定）の場合

```
SELECT DISTINCT B.ROUTINE_SCHEMA, B.ROUTINE_NAME, B.SPECIFIC_NAME, A.TRIGGER_NAME  
FROM MASTER.SQL_ROUTINE_RESOURCES B LEFT JOIN MASTER.SQL_TRIGGERS A  
ON B.ROUTINE_SCHEMA=A.TRIGGER_SCHEMA  
AND B.SPECIFIC_NAME=A.SPECIFIC_NAME
```

```
WHERE B.BASE_TYPE IN('R','V')
AND B.BASE_OWNER='表 (ビュー) の所有者の認可識別子'
AND B.BASE_NAME='表 (ビュー) の表識別子'
```

- インデクス削除の場合

```
SELECT DISTINCT B.ROUTINE_SCHEMA, B.ROUTINE_NAME, B.SPECIFIC_NAME, A.TRIGGER_NAME
FROM MASTER.SQL_ROUTINE_RESOURCES B LEFT JOIN MASTER.SQL_TRIGGERS A
ON B.ROUTINE_SCHEMA=A.TRIGGER_SCHEMA
AND B.SPECIFIC_NAME=A.SPECIFIC_NAME
WHERE B.BASE_TYPE='I'
AND B.BASE_OWNER='インデクスの所有者の認可識別子'
AND B.BASE_NAME='インデクスの識別子'
```

- 関数、又は手続き削除の場合

```
SELECT DISTINCT B.ROUTINE_SCHEMA, B.ROUTINE_NAME, B.SPECIFIC_NAME, A.TRIGGER_NAME
FROM MASTER.SQL_ROUTINE_RESOURCES B LEFT JOIN MASTER.SQL_TRIGGERS A
ON B.ROUTINE_SCHEMA=A.TRIGGER_SCHEMA
AND B.SPECIFIC_NAME=A.SPECIFIC_NAME
WHERE B.BASE_TYPE='P'
AND B.BASE_OWNER='関数又は手続きの所有者の認可識別子'
AND B.BASE_NAME='ルーチン識別子'
```

- トリガ削除の場合

```
SELECT DISTINCT B.ROUTINE_SCHEMA, B.ROUTINE_NAME, B.SPECIFIC_NAME, A.TRIGGER_NAME
FROM MASTER.SQL_ROUTINE_RESOURCES B LEFT JOIN MASTER.SQL_TRIGGERS A
ON B.ROUTINE_SCHEMA=A.TRIGGER_SCHEMA
AND B.SPECIFIC_NAME=A.SPECIFIC_NAME
WHERE B.BASE_TYPE='T'
AND B.BASE_OWNER='トリガの所有者の認可識別子'
AND B.BASE_NAME='トリガ識別子'
```

- スキーマ削除の場合

```
SELECT DISTINCT B.ROUTINE_SCHEMA, B.ROUTINE_NAME, B.SPECIFIC_NAME, A.TRIGGER_NAME
FROM MASTER.SQL_ROUTINE_RESOURCES B LEFT JOIN MASTER.SQL_TRIGGERS A
ON B.ROUTINE_SCHEMA=A.TRIGGER_SCHEMA
AND B.SPECIFIC_NAME=A.SPECIFIC_NAME
WHERE B.BASE_OWNER='スキーマ名'
```

- ユーザ定義型削除の場合

```
SELECT B.ROUTINE_SCHEMA, B.ROUTINE_NAME, B.SPECIFIC_NAME, A.TRIGGER_NAME
FROM MASTER.SQL_ROUTINE_RESOURCES B LEFT JOIN MASTER.SQL_TRIGGERS A
ON B.ROUTINE_SCHEMA=A.TRIGGER_SCHEMA
AND B.SPECIFIC_NAME=A.SPECIFIC_NAME
WHERE B.BASE_NAME='削除するデータ型識別子'
AND B.BASE_TYPE='D'
UNION
SELECT B.ROUTINE_SCHEMA, B.ROUTINE_NAME, B.SPECIFIC_NAME, A.TRIGGER_NAME
FROM MASTER.SQL_ROUTINES C INNER JOIN MASTER.SQL_ROUTINE_RESOURCES B
ON C.SPECIFIC_NAME=B.BASE_NAME
LEFT JOIN MASTER.SQL_TRIGGERS A
ON B.ROUTINE_SCHEMA=A.TRIGGER_SCHEMA
AND B.SPECIFIC_NAME=A.SPECIFIC_NAME
WHERE C.ROUTINE_ADT_OWNER='削除するユーザ定義型の所有者の認可識別子'
```

```
AND C. ROUTINE_ADT_NAME='削除するデータ型識別子'  
AND B. BASE_TYPE='P'
```

(d) 表、インデクスなどの定義、定義変更、削除の後に SQL オブジェクトが無効又は SQL オブジェクトのインデクス情報が無効になった関数、手続き及びトリガを確認する方法

表、インデクスなどを定義、定義変更、又は削除した後に、SQL オブジェクトが無効又は SQL オブジェクトのインデクス情報が無効になったトリガを確認するには、それぞれディクショナリ表の SQL_TRIGGER 表の TRIGGER_VALID 列、INDEX_VALID 列を参照します。TRIGGER_VALID 列の内容が 'N' の場合、そのトリガの SQL オブジェクトは無効になっています。また、INDEX_VALID 列の内容が 'N' の場合、そのトリガの SQL オブジェクトのインデクス情報は無効になっています。

表、インデクスなどを定義、定義変更、又は削除した後に、SQL オブジェクトが無効又は SQL オブジェクトのインデクス情報が無効になった関数、手続き及びトリガを確認する SQL の例を次に示します。なお、無効になるのがトリガの場合は TRIGGER_NAME としてそのトリガ識別子が得られます。関数及び手続きの場合は TRIGGER_NAME が NULL になります。

```
SELECT 'TRIGGER', TRIGGER_SCHEMA AS "SCHEMA", TRIGGER_NAME AS "NAME",  
       TRIGGER_VALID AS "OBJECT_VALID", INDEX_VALID  
FROM MASTER.SQL_TRIGGERS  
WHERE TRIGGER_VALID='N' OR INDEX_VALID='N'  
UNION  
SELECT 'ROUTINE', ROUTINE_SCHEMA, ROUTINE_NAME, ROUTINE_VALID, INDEX_VALID  
FROM MASTER.SQL_ROUTINES  
WHERE ROUTINE_VALID='N' OR INDEX_VALID='N'
```

12.5.5 障害時の回復方法

トリガのソースはデータディクショナリ用 RD エリアに、トリガの SQL オブジェクトはデータディクショナリ LOB 用 RD エリアに格納されます。データディクショナリ用 RD エリアのログ取得モードは ALL、データディクショナリ LOB 用 RD エリアのログ取得モードは PARTIAL です。そのため、障害が発生した場合、ソースはバックアップとログを入力して回復すれば最新時点に回復できますが、SQL オブジェクトはバックアップ時点にしか回復できません。そこで次の運用をする必要があります。

- 常に最新のバックアップを取得しておく
常にデータディクショナリ LOB 用 RD エリアのバックアップを取得し、障害発生時に最新のバックアップから回復します。pdcopy コマンドで -M x、又は -M r を指定してください。
バックアップの取得方法については、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。
- トリガの SQL オブジェクトを再作成する
データディクショナリ LOB 用 RD エリアの最新のバックアップがない場合、そのデータディクショナリ LOB 用 RD エリアを pdmod コマンドで再初期化します。その後、ALTER ROUTINE に ALL を指定して実行し、全トリガの SQL オブジェクトを再作成します。

12.6 ビュー表の作成


12.6.1 ビュー表作成の概要

実際にデータベースに格納している表（実表）から特定の行や列を選択して、新たに定義した仮想の表（ビュー表）を作成できます。

(1) 実表とビュー表の関係

実表とビュー表の関係を次の図に示します。

図 12-18 実表とビュー表の関係



[説明]

実表 (ZAIKO) から、商品名 (SNAME) がソックスの行で、商品コード (SCODE)、在庫量 (ZSURYO) 及び単価 (TANKA) の列で構成されるビュー表 (VZAIKO) を作成した例です。

商品を扱うある支店では、「商品名」が「ソックス」で「商品コード」「在庫量」「単価」のデータを参照だけすればよい場合、実表 (ZAIKO) にはアクセス不可とし、ビュー表 (VZAIKO) に対して参照だけを許す権限 (SELECT 権限) を設定します。これによって、必要な情報だけを参照でき、データは保護されます。

(2) ビュー表を作成したときの効果

ビュー表を作成したときの効果を次に示します。

機密性の向上

自分の表の機密保護を図りたい場合にビュー表を作成します。ビュー表を作成することで、表の特定の列と行だけを表示できます。このため、アクセス権限をビュー表に設定することで、行又は列レベルの機密保護が図れます。

操作性の向上

- 複雑な問い合わせ指定をして表を検索しなくてもよいように、複雑な問い合わせ指定をした場合に検索できるデータであらかじめビュー表を作成します。これによって、表を参照する操作が手軽になります。
- ビュー表を通して実表を参照したり更新したりできます。これによって、実表の定義が変更されても SQL 文を変更する必要はなく、場合によってはビュー表の定義を変更する必要がなくなります。

(3) ビュー表の作成方法

定義系 SQL の CREATE VIEW を実行してビュー表を作成します。CREATE VIEW で次に示すビュー表を定義できます。

- 実表の特定の行及び列を選択したビュー表
- 実表の列から集合関数、日付演算、時刻演算、連結演算、スカラ関数、又は四則演算で求めた値を列とするビュー表
- 最大 128 個の実表を基にした一つのビュー表
- グループ分け検索の結果を基にしたビュー表
- ほかのユーザが所有する実表を基にしたビュー表（ほかのユーザが所有する実表の SELECT 権限を与えられている場合に限る）

規則

1. 一つのビュー表には 30,000 個まで列を定義できます。
 2. ビュー表に対して列の追加、及びインデクスを定義できません。
 3. 自分の所有する実表から定義したビュー表の所有者はビュー表に対するすべてのアクセス権限（行の検索、追加、削除、更新）を持ちます。
 4. ほかのユーザが所有する実表から定義したビュー表の所有者は、ビュー表に対するアクセス権限として、実表に対して付与されているアクセス権限だけを持ちます。ただし、ビュー表の定義に次に示すどれかの指定をした場合は、機密保護機能を使用するかどうかに関係なく行の検索しかできません。
- ビュー表の列に実表の同じ列を複数指定した場合
 - ビュー表の列に定数、USER 値関数、CURRENT_DATE 値関数、CURRENT_TIME 値関数、四則演算、日付演算、時刻演算、連結演算、又はスカラ関数の結果を指定した場合
 - 複数の実表を指定した場合
 - DISTINCT、集合関数 (COUNT(*), AVG, MAX, MIN, SUM)、グループ分け (GROUP BY 句)、又はグループ条件 (HAVING 句) を指定した場合

機密保護機能を使用しない場合、これら以外のビュー表はほかのユーザが自由に更新できます。ただし、読み込み専用のビュー表 (READ ONLY 指定) の場合、機密保護機能を使用しなくてもほかのユーザがビュー表を更新できません。

(4) ビュー表の削除方法

定義系 SQL の `DROP VIEW` を実行してビュー表を削除します。ビュー表を削除すると、削除したビュー表に関するすべてのアクセス権限が取り消されます。

12.7 FIX 属性の指定

FIX 属性とは、行長が固定の表に付ける属性のことです。

12.7.1 FIX 属性を指定したときの効果

表に FIX 属性を指定したときの効果を次に示します。

性能の向上

- 任意の列を取り出す性能が、列の定義順序に関係なく一定になります。また、FIX 属性を指定しない場合と比べて、列の取り出し時間を短縮できます。
- UAP で行単位インタフェースが使用できるため、列数が多くてもアクセス性能を向上できます。

操作性の向上

FIX 属性の表の列を更新する場合に入力データにナル値があったときは、エラーとしてチェックアウトできます。

ディスク所要量の削減

FIX 属性を指定していない表と比べて、物理的な行長が 1 列で 2 バイト短くなります。このため、列数の多い表の場合はディスク所要量を削減できます。

12.7.2 適用基準

ナル値を持つ列がない、かつ可変長の列がない場合は、表定義時に FIX 属性を指定します。

また、上記の条件を満たさない場合でも、次に示すことを検討してください。

- 将来、表に列の追加が見込まれる場合は、表定義時に予備列を定義してください。予備列を定義しておくことで、表にデータが格納されている状態でも、列の追加ができます。
- 0（数値データ）又は空白（文字データ）を使用して、ナル値を不要にしてください。ただし、ナル値は探索条件や集合関数での扱いが、ほかの値と異なるため注意してください。
- 最大値の小さい可変長データや実長の取り得る範囲が狭い可変長データを固定長にしてください。ただし、探索条件での扱いが異なるため注意してください。

12.7.3 指定方法

表に FIX 属性を指定するには、定義系 SQL の CREATE TABLE で FIX を指定（CREATE FIX TABLE と指定）します。


12.7.4 注意

予備列は、将来の列追加のために確保しておく領域（列）であり、ユーザは予備列に対して任意の値で挿入、更新を行うことはできません。また、予備列には HiRDB が予備列の定義長分のナル文字（0x00）を格納するため、表格納用 RD エリアの容量を見積もる際には、予備列も含めて表の格納ページ数を見積もる必要があります。予備列の使い方を次の図に示します。

図 12-19 予備列の使い方


■ 予備列を含む表の定義

```
CREATE FIX TABLE TABLE01 (C1 INT, C2 CHAR(3), YOB I CHAR(10) FOR RESERVED)
```




■ 予備列を含む表へのデータ挿入

```
INSERT INTO TABLE01 VALUES(1, ' 123' )
```



■ 予備列を含む表への列追加

```
ALTER TABLE TABLE01 ADD C3 CHAR(3) INTO YOB I
```



12.8 主キー（プライマリキー）の指定

12.8.1 主キーの効果と指定方法

表中の行を一意（ユニーク）に識別するためのキーとして主キーがあります。主キーを定義すると、指定した列に対してインデックスが作成されます。

(1) 主キーを定義したときの効果

主キーを定義した列には、一意性制約と非ナル値制約が適用されます。一意性制約とは、キー（列又は複数の列の組）中のデータの重複を許さない（キー中のデータが常に一意である）制約のことです。非ナル値制約とは、キー中の各列の値にナル値を許さない制約のことです。

(2) 適用基準

行を一意に識別できる列に主キーを定義します。表中に行を一意に識別できる列又は列の組（候補キー）が複数ある場合、その候補キーの中から主キーを選んでください。表中のキーの中で意味的に最も重要で、かつ一意性制約及び非ナル値制約を設定したいキーに主キーを定義します。

(3) 指定方法

表に主キーを定義するには、定義系 SQL の CREATE TABLE の PRIMARY KEY オプションを指定します。

なお、主キーは定義系 SQL の ALTER TABLE でも追加、及び削除ができます。追加する場合は、ADD PRIMARY KEY オプションを指定します。削除する場合は、DROP PRIMARY KEY オプションを指定します。

12.9 クラスタキーの指定

12.9.1 クラスタキーの効果と指定方法

クラスタキーとは、特定の列の値の昇順又は降順に行を格納するためのキーとして指定した列のことです。表の一つの列又は複数の列にクラスタキーを指定しておくことで、クラスタキーの昇順又は降順に行を格納できます。

クラスタキーを定義すると、指定した列に対してインデクスが作成されます。

(1) クラスタキーを定義したときの効果

表にクラスタキーを指定したときの効果を次に示します。

性能の向上

範囲を指定して行の検索、更新、削除などをするとき又はクラスタキー順に検索、更新などをするときに、入出力時間を削減できます。

操作性の向上

- UNIQUE 指定のクラスタキーを定義すると、そのクラスタキーには一意性制約が適用されます。このため、行を挿入するときに、クラスタキーを構成している列の値がすべての行で重複しないようにできます。なお、フレキシブルハッシュ分割表には、UNIQUE 指定のクラスタキーを定義できません。
- PRIMARY 指定のクラスタキーを定義すると、そのクラスタキーには一意性制約及び非ナル値制約が適用されます。このため、行を挿入するときに、クラスタキーを構成している列の値がすべての行で重複しないようにできます。また、クラスタキーを構成している列の値にナル値を格納しないようにできます。なお、フレキシブルハッシュ分割表には、PRIMARY 指定のクラスタキーを定義できません。
- 表を作成するときに、入力データがクラスタキーの昇順又は降順に並んでいるかどうかをデータベース作成ユーティリティ (pdload) で確認できます。
- 表を再編成するときに、アンロードした行のクラスタキーと、リロードするクラスタキーが一致しているかどうかをデータベース再編成ユーティリティ (pdrorg) で確認できます。

(2) 適用基準

クラスタキーを指定するとよい場合を次に示します。

- キーの昇順又は降順にデータを蓄積する業務で、キー順にアクセスする業務が多い場合
- キーを変更しない表の場合
- 行長が固定の表の場合

(3) 指定方法

表にクラスタキーを定義するには、定義系 SQL の CREATE TABLE で CLUSTER KEY オプションを指定します。


(4) 設計上の考慮点

データを追加した後の検索効果を上げるため、表を格納しているページ内に未使用領域を設定しておきます。設定方法については、「[ページ](#)」を参照してください。

(5) 注意

- クラスタキーを構成する列の値は更新できません。
- クラスタキーを構成する列にNULL値は挿入できません。
- クラスタキーを指定した表にデータを追加するとき、追加しようとするキー値に近接するキー値を持ったページを探すためのオーバーヘッドが発生します。この概要を次の図に示します。

図 12-20 クラスタキーを指定した表にデータを追加するときのオーバーヘッドの概要



[説明]

1. 列Cを持つデータを追加します。
2. 列Cに近接するキー値を探すオーバーヘッドが発生します。

12.10 サプレスオプションの指定

12.10.1 サプレスオプションの効果と指定方法

サプレスオプションとは、表中のデータの一部を省略して、実際のデータ長よりも短くして格納するオプションのことです。

サプレスオプションを指定した場合には、データ格納時に、表中の DECIMAL データの有効けた（先頭の 0 の部分を除いたけた）部分及び格納データ長だけを格納します。

(1) サプレスオプションを指定したときの効果

サプレスオプションを指定したときの効果を次に示します。

性能の向上

- 実際のデータ長よりも短くしてデータを格納できるため、ディスク所要量を削減できます。
- ディスク所要量の削減で、全件検索などの検索処理での入出力時間が短縮できます。

(2) 適用基準

次に示す場合にサプレスオプションを指定することをお勧めします。

- 表中に DECIMAL データが多く、有効けた数が多い場合
- 全件検索などの検索業務が多く、更新業務が少ない場合

(3) 指定方法

サプレスオプションを指定するには、定義系 SQL の CREATE TABLE で SUPPRESS オプションを指定します。

(4) 注意

- DECIMAL データの有効けた数が定義長と等しい場合又は定義長が 1 の場合には、「定義長 + 1」の長さで格納されます。このため、サプレスオプション指定時よりも格納するデータ長が長くなります。
- FIX 属性を指定している表では、サプレスオプションを指定できません。


12.11 ノースプリットオプションの指定

12.11.1 ノースプリットオプションの適用基準と指定方法

表に次に示すデータ型が定義されていて、次に示すデータ型の実際のデータ長が 256 バイト以上の場合、1 行のデータを複数のページに格納します。このときのデータ格納方式を次の図に示します。

- VARCHAR
- MVARCHAR
- NVARCHAR

図 12-21 可変長文字列の実際のデータ長が 256 バイト以上の場合のデータ格納方式




[説明]

可変長文字列を除いたデータと可変長文字列のデータは、異なるページに格納されます。このため、データの格納効率が低下します。このような場合に、ノースプリットオプションを指定してデータの格納効率を向上してください。

(1) 適用基準

ノースプリットオプションを指定すると、可変長文字列の実際のデータ長が 256 バイト以上であっても、1 行を 1 ページに格納します。ノースプリットオプションを指定したときのデータ格納方式を次の図に示します。

図 12-22 ノースプリットオプションを指定したときのデータ格納方式



[説明]

1 行の全データを同じページに格納します。このため、データの格納効率がノースプリットオプションを指定しないときに比べて向上します。

(2) 指定方法

ノースプリットオプションを指定するには、定義系 SQL の ALTER TABLE, CREATE TABLE 又は CREATE TYPE で NO SPLIT オプションを指定します。

(3) 注意

- 1 行のデータ長の合計がページ長を超える場合は、ノースプリットオプションを指定してもスプリット (1 行のデータを複数のページに格納) します。
- 可変長文字列の実際のデータ長が 255 バイト以下の場合にノースプリットオプションを指定すると、指定しないときに比べて列データ長が 1 バイト長くなります。
- ノースプリットオプションを指定すると、可変長文字列の実際のデータ長が 256 バイト以上であっても分岐しないため、ノースプリットオプションを指定しない場合と比べて 1 ページに格納される行数が少なくなります。このため、インデクスキャンでノースプリットオプションが適用された可変長文字列型の列データを取り出さない検索をすると、ノースプリットオプションを指定しないときに比べてアクセスするページ数が多くなり、検索性能が低下することがあります。ただし、キースキャン及びテーブルスキャンの場合は影響はありません。


12.12 バイナリデータ列の指定

文書、画像、音声などの可変長バイナリデータを格納する列に指定するデータ型には、次の二つがあります。


- BLOB 型 (BLOB 型を指定した列を LOB 列といいます)
- BINARY 型

それぞれのデータの格納方法の比較を次に示します。

データ長 (基本行+バイナリデータ長) が 1 ページ以下の場合



データ長 (基本行+バイナリデータ長) が 1 ページより大きい場合



[説明]

BLOB 型を指定した列はほかの属性の列とは別に、ページ長が 8 キロバイト固定のユーザ LOB 用 RD エリアに格納します。

BINARY 型を指定した列は表を構成するすべての列データが 1 ページに格納できる場合、実際のデータ長に関係なく 1 行を 1 ページ内に格納します。ただし、1 行が 1 ページに格納できない場合は、1 行が複数ページになり、バイナリ専用セグメントに格納します。

12.12.1 BLOB 型

(1) 設計上の考慮点

- BLOB 型を指定する場合はユーザ LOB 用 RD エリアを作成してください。
- BLOB 型のデータは 8 キロバイトバウンダリされるので、データの格納効率は BINARY 型が優位です。ただし、8 キロバイトのバウンダリが無視できるような長大データサイズになると余り差はありません。

(2) 指定方法

定義系 SQL の CREATE TABLE の列のデータ型で、BLOB 型を指定します。

(3) 注意

BLOB 型は次の項目には使用できません。

- FIX 属性の表
- インデクスの定義
- 分割キー

12.12.2 BINARY 型

(1) 設計上の考慮点

BINARY 型は、BLOB 型に比べて 1 ページに格納する行数が減るため、ある列を探索条件に指定して、BINARY 型を指定したデータを取り出さない検索を実行した場合、BLOB 型に比べて入出力回数が増えます。そのため、検索性能が低下することがあります。ただし、BINARY 型以外の列にインデクスを定義してインデクススキャンにすると BINARY 型と BLOB 型の性能差はなくなります。

(2) 指定方法

定義系 SQL の CREATE TABLE の列のデータ型で、BINARY 型を指定します。

(3) 注意

- BINARY 型は次の項目には使用できません。
 - FIX 属性の表
 - インデクスの定義
 - 分割キー

- 外への参照列
- バイナリデータ長が1 ページより大きい場合、基本行を格納するセグメントと異なるバイナリ専用セグメントに格納します。データ長が1 ページより大きいバイナリデータ格納時、基本行を格納するセグメントに未使用ページがある場合でも、バイナリ専用セグメントに未使用ページがなければ RD エリアが容量不足となる場合があります。RD エリアが容量不足になった場合、データベース解析ユーティリティ (pddbst) でバイナリ専用セグメント、及び基本行を格納するセグメントのそれぞれの使用状況を参照することで、原因がバイナリデータによるものか、又は基本行のデータによるものかが確認できます。
- BINARY 型の列を定義する場合は、列の定義長 (列の最大長) の見積もりを詳細に行ってください。列の定義長を不要に大きくすると、列の定義長に比例してメモリを使用するデータロードを実行できなくなる場合があります (BINARY 列を定義している表のデータロードを実行する場合、BINARY 列の定義長分のメモリを確保します)。

12.12.3 BLOB 型と BINARY 型の使い分け

バイナリデータの運用方法によってお勧めするデータ型を次の表に示します。

表 12-3 バイナリデータの運用による推奨データ型

バイナリデータの運用方法		推奨するデータ型の平均データサイズ		説明
		32,000 バイト以下の場合	32,000 バイトより大きい場合	
射影列にバイナリデータ列を指定する頻度	高い	BINARY	BLOB	<ul style="list-style-type: none"> • 32,000 バイト以下の場合、BINARY 型の方がブロック転送もでき、行全体のデータが近くに集まって配置されるので、性能的に優位です。 • 32,000 バイトより大きい場合、BLOB 型の方が長大データに特化した内部メモリ削減などの処理をするので、性能的に優位です。
	低い	BLOB*	BLOB	BLOB 型の方が BINARY 型より基本行のデータサイズが小さいので、データ件数が多くなれば BLOB 型が性能的に優位です。ただし、BINARY 型以外の列にインデクスを定義してインデクススキャンにすることで BINARY 型と BLOB 型の性能差はなくなります。また、インデクススキャンにすることを推奨しますが、セグメントサイズを大きくすることでも性能差を小さくできます。
SQL 記述の柔軟性		BINARY	同等	32,000 バイト以下の場合、BINARY 型の SQL 記述はインデクス定義を除いて、ほぼ VARCHAR と同等の記述ができます。そのため、BLOB 型より SQL 記述範囲が広がります。詳細は、マニュアル「HiRDB SQL リファレンス」を参照してください。

バイナリデータの運用方法	推奨するデータ型の平均データサイズ		説明
	32,000 バイト以下の場合	32,000 バイトより大きい場合	
データ格納効率	BINARY		格納効率は BINARY 型が優位です。ただし、8 キロバイトのバウンダリが無視できるような長大データサイズになると余り差はありません。
追加更新を頻繁にする場合	BLOB		連結演算するデータサイズが大きいほど BLOB 型が性能的に優位です。
部分抽出を頻繁にする場合	同等	BLOB	BINARY 型の格納済みデータサイズが大きいデータに対して部分抽出をすると非常に性能が悪くなります。さらに、部分抽出回数を多くすると、性能は劣化します。大きなデータに対して部分抽出を頻繁にする必要がある場合には、BLOB 型をお勧めします。
運用性を重視する場合	BINARY		BLOB 型はユーザ LOB 用 RD エリアをバックアップするなどの特別な運用が必要になります。
上記使用方法で判断できない場合、又は将来的に方針変更の可能性があり、判断できない場合	BINARY※	BLOB	32,000 バイトより大きいデータを扱う場合は BLOB 型をお勧めします。比較的データサイズが小さい場合は BINARY 型をお勧めします。

注※

データサイズがページサイズに近い大きさを分岐しない場合、BINARY 型で大量のテーブルスキャンをすると、BLOB 型に比べて非常に性能が悪くなります。これを防ぐため、テーブルスキャンからインデクススキャンへ変更してください。また、インデクススキャンにすることを推奨しますが、セグメントサイズを大きくすることでも性能差を小さくできます。

12.13 文字集合の指定

文字集合とは、文字データに対する属性です。文字集合は、次の三つの属性を持ちます。

- **使用形式**

文字を表現する規約のことです。例えば、ある文字集合では A を 1 バイトのコード X'41' と表現しますが、別の文字集合では、これを X'C1' と表現します。このように、文字を表現する規約のことを使用形式といいます。

- **文字レパートリ**

表現できる文字の集合のことです。例えば、ある文字集合ではバックスラッシュを表現できますが、別の文字集合ではこれを表現できません。このように、表現できる文字の集まりを文字レパートリといいます。

- **既定の照合順**

二つの文字列データを比較する場合の規約のことです。例えば、ある文字集合では 'l' > 'A' ですが、別の文字集合では 'A' > 'l' という照合順になります。どの文字集合にも、既定の照合順があります。

なお、文字集合指定を省略して仮定された文字集合を、既定文字集合といいます。

12.13.1 文字集合を定義したときの効果

文字集合を定義すると、表の列ごとに異なる文字集合の文字列データを格納できます。これによって、文字集合に EBCDIK を指定した場合は、VOS3 システムから HiRDB に移行したときに、データベースに格納していた文字データを VOS3 システムの文字列データの照合順で検索、代入、比較ができます。また、文字集合に UTF16 を指定した場合は、UTF-16 で文字データの検索、代入、比較ができます。

12.13.2 HiRDB で使用できる文字集合

HiRDB で使用できる文字集合を次に示します。

- **EBCDIK**

EBCDIK を使用する場合には、HiRDB セットアップ時、文字コード種別に sjis を指定します。

- **UTF16**

UTF16 を使用する場合には、HiRDB セットアップ時、文字コード種別に utf-8、又は utf-8_ivs を指定します。

12.13.3 指定方法

文字集合は文字データ型に指定します。文字集合を指定する場合の形式や規則については、マニュアル「HiRDB SQL リファレンス」を参照してください。

12.13.4 注意事項

- 入力データの文字集合と列の文字集合が異なる場合はデータロードできません。
- 文字集合に UTF16 を指定した場合、データベースに格納されるデータはビッグエンディアン形式になります。文字集合に UTF16 を指定した列に対して、埋込み変数、又は ? パラメタを使用して操作する場合は、埋込み変数、 ? パラメタに指定する値をビッグエンディアン形式にしてください。これらをリトルエンディアン形式にした場合、文字コード変換をする必要があるため、性能が悪くなります。

12.14 WITHOUT ROLLBACK オプションの指定

12.14.1 WITHOUT ROLLBACK オプションの効果と適用基準

WITHOUT ROLLBACK オプションとは、表に対しての更新処理（追加、削除を含む）の完了を契機に、その更新行に対する排他が解除され、それ以降はロールバックされなくなるオプションのことです。

(1) WITHOUT ROLLBACK オプションを指定したときの効果

表に WITHOUT ROLLBACK オプションを指定したときの効果を次に示します。

性能の向上

更新処理完了時に排他が解除されるので、排他待ちの発生を削減できます。

(2) 適用基準

採番業務のような、更新処理が集中する表に適しています。

伝票番号や書類番号などの採番業務では、一つの表で番号を管理し、採番するごとにカウントアップするという方法が考えられます。しかし、この方法では処理が集中すると、COMMIT 発行まで排他が解除されないため、排他待ちが多く発生することが考えられます。このような処理をする場合、その表に WITHOUT ROLLBACK オプションを指定すると、カウントアップが終了した時点で排他が解除されるため、排他待ちの発生を削減できます。採番業務の例を次の図に示します。

図 12-23 採番業務の例

● 採番管理表

種類	採番
伝票番号	2 3
書類番号	1 7

← 処理 1 が伝票番号 (23) を採番



行排他で採番後、カウントアップ
カウントアップ終了と同時に排他解除

種類	採番
伝票番号	2 4
書類番号	1 7



種類	採番
伝票番号	2 4
書類番号	1 7

← 処理 2 が伝票番号 (24) を採番

(凡例)  : 排他状態を示します。

この例では、1 行で 1 種類の番号を管理しています。

図「採番業務の例」に示した採番管理表の定義例を次に示します。

```
CREATE TABLE 採番管理表 (種類 NCHAR(4),
                        採番 INT)
:
WITHOUT ROLLBACK
```

ただし、次に示す要因で欠番が発生する可能性がありますので、欠番が発生しても問題がない業務で使用してください。

- 表定義時に WITHOUT ROLLBACK オプションを指定した表の行を更新したトランザクションが ROLLBACK 文や SQL 実行中のエラーによりロールバックした場合、取得した番号を使用した業務の表に対してはロールバックされます。この場合、整合性が保たれますが、取得した番号はロールバックされません。このため、ロールバックしたトランザクションで取得した値は HiRDB システム内で使われずに次の番号が取得され、欠番となります。

(3) 注意

- データベース作成ユーティリティ (pdload) 及びデータベース再編成ユーティリティ (pdrorg) をログ取得モードを指定して実行した場合、WITHOUT ROLLBACK オプションを指定した表でも、通常の表と同様にロールバックされます。
- 採番業務のように更新処理が集中する表の場合、専用の RD エリア及びグローバルバッファを割り当ててください。
- システム共通定義 pd_idx_without_rollback に N を指定した場合、WITHOUT ROLLBACK オプションを指定している表にインデクスを定義すると、行更新時にインデクス構成列に対して同値更新となるときだけ行更新ができます。また、行挿入及び行削除時は、行排他は解除されず、通常の表と同様にロールバックされます。
- 表定義時に WITHOUT ROLLBACK オプションを指定した表の行を更新したトランザクションが完了する前に HiRDB システムが異常終了した場合、HiRDB システムの再開後に採番した値が戻るときがあります。採番した値を HiRDB システム内に閉じて使用する場合、採番した値が戻っても、その値を使用したトランザクションもロールバックするため、HiRDB システム内で一意性が保てます。HiRDB システム外で使用する場合は採番した値が戻ると一意性が保てなくなります。HiRDB システム外で使用する場合は、更新する SQL 文に WRITE IMMEDIATE オペランドを指定してください。WRITE IMMEDIATE オペランドを指定すると、HiRDB システムが異常終了しても値が戻りません。ただし、WRITE IMMEDIATE オペランドを指定すると 1 行の更新ごとにシステムログの書き出しが行われ、その書き出し時間が SQL の実行時間に加算されます。

12.15 改竄防止機能の指定

改竄防止機能とは、表の所有者も含め、すべてのユーザに対して表データの更新を禁止する機能です。この機能を適用することで、重要なデータを人為的ミスや不正な改竄から守れます。この機能が適用された表を改竄防止表といいます。改竄防止表に対する操作の実行可否を次の表に示します。

表 12-4 改竄防止表に対する操作の実行可否

操作	改竄防止表	
	行削除禁止期間指定あり	行削除禁止期間指定なし
挿入 (INSERT)	○	○
検索 (SELECT)	○	○
列単位の更新 (UPDATE)	○※1	○※1
行単位の更新 (UPDATE)	×	×
削除 (DELETE)	○※2	×
全行削除 (PURGE TABLE)	×	×
上記以外の操作系 SQL	○	○

(凡例)

- ：実行できます。
- ×：実行できません。

注※1

更新可能列だけ更新できます。

注※2

行削除禁止期間を経過しているデータだけ削除できます。行削除禁止期間を指定しないと、表データを削除できません。

適用基準

改竄防止機能は、表のデータを誤って、又は不当に更新されることを防止したい表に適用をお勧めします。

12.15.1 指定方法

定義系 SQL の CREATE TABLE で INSERT ONLY オプション (改竄防止オプション) を指定します。また、ALTER TABLE で INSERT ONLY オプションを指定して、既存の表を改竄防止表に定義変更することもできます。

表定義又は定義変更時に次の列を定義できます。

- **更新可能列**

更新可能列を定義すると、列単位に、次の方法でデータを更新できます。

- 常に更新できる (UPDATE を指定)
- ナル値から非ナル値へ一度だけ更新できる (UPDATE ONLY FROM NULL を指定)

更新可能列を定義できるのは、次の時点です。

- CREATE TABLE 実行時
- ALTER TABLE (CHANGE INSERT ONLY) 実行前
- ALTER TABLE (ADD 列名), 又は ALTER TABLE (CHANGE 列名) ※実行時

注※

ALTER TABLE (CHANGE 列名) は、改竄防止表に対しては実行できません。既存の表を改竄防止表に定義変更する場合、事前に実行します。

- **挿入履歴保持列**

挿入履歴保持列を定義すると、**行削除禁止期間**を指定できます。行削除禁止期間を省略すると、表データは一切削除できません。また、表にデータがあると DROP TABLE が実行できないため (「[定義系 SQL](#)」参照)、行削除禁止期間を省略した場合、表及び表データは共に削除できません。そのため、データの保存期間が決まっている場合、又は決められる場合は行削除禁止期間を指定してください。

なお、データベース再編成ユーティリティや pdrels コマンドでの RD エリアに対する運用に制限がある※ため、改竄防止表は 1 表 1RD エリアに格納することをお勧めします。

注※

データベース再編成ユーティリティで改竄防止表の再編成をする場合、RD エリアのコマンド閉塞が必須です。また、データベース再編成ユーティリティが異常終了した場合は、再編成が完了するまで RD エリアの閉塞が解除できないため、該当する RD エリアに別の表やインデックスが定義されている場合は、その表やインデックスが使用できなくなります。詳細は、「[制限事項](#)」を参照してください。

12.15.2 制限事項

改竄防止表はデータの更新及び削除ができない表のため、改竄防止表又は改竄防止表格納 RD エリアに対して、SQL 文、ユーティリティ、及びコマンドの実行に制限があります。

(1) 定義系 SQL

改竄防止表に対して実行できない定義系 SQL 文があります。制限がある定義系 SQL 文と制限事項を次の表に示します。

表 12-5 制限がある定義系 SQL 文と制限事項

SQL 文	制限事項
CREATE TABLE	すべての列に更新可能列属性を指定し、かつ改竄防止オプションを指定することはできません。
ALTER TABLE	<ul style="list-style-type: none"> 表名称、及び列名称は変更できません。 データが存在する表に改竄防止機能は適用できません。既存の表に改竄防止機能を適用する手順については、「非改竄防止表から改竄防止表への変更」を参照してください。 改竄防止機能の解除はできません。 既存の列を更新可能列に変更したり、更新可能列を通常の列に変更したりすることはできません。 更新可能列は、改竄防止機能を適用する前に定義しておく必要があります*。 行削除禁止期間の設定、解除、及び期間の変更はできません。 行削除禁止期間が指定されている改竄防止表の場合、行削除禁止期間を指定した挿入履歴保持列は削除できません。 分割格納条件は変更できません。
DROP TABLE	改竄防止表にデータがある場合、実行できません。

注※

既存の表に更新可能列を指定して、改竄防止機能を適用するためには、列及び表に対してそれぞれ ALTER TABLE を実行する必要があります。次の手順で改竄防止機能を適用してください。

- ALTER TABLE で、更新可能とする列の属性を更新可能列に変更
- ALTER TABLE (CHANGE INSERT ONLY) で、改竄防止表にする表に対して改竄防止機能を適用

(2) ユティリティ

改竄防止表、又は改竄防止表格納 RD エリアに対して、ユティリティ運用が制限されます。制限されるユティリティと制限事項を次の表に示します。記載されていないユティリティについては、特に制限はありません。

表 12-6 運用時に制限があるユティリティと制限事項


ユティリティ名	制限事項
データベース作成ユティリティ (pdload)	<ul style="list-style-type: none"> 作成モード (-d オプション指定) は使用できません。 対象となる表がデータ未完状態*の場合は実行できません。
データベース構成変更ユティリティ (pdmod)	<ul style="list-style-type: none"> 改竄防止表格納 RD エリアの再初期化 (initialize rdarea) は実行できません。
データベース再編成ユティリティ (pdrorg)	<p>表の再編成 (-k rorg)</p> <ul style="list-style-type: none"> 処理対象となる表格納 RD エリアがコマンド閉塞となっていない場合は実行できません。 UOC を利用した再編成 (unlduoc 文) はできません。 同期点指定の再編成 (option job 文) はできません。 対象となる表がデータ未完状態*の場合は実行できません。

ユティリティ名	制限事項
	<p>表のアンロード (-k unld)</p> <ul style="list-style-type: none"> -W オプションを指定しない場合は実行できません。 <p>表のリロード (-k reld)</p> <ul style="list-style-type: none"> 処理対象となる表格納 RD エリアがコマンド閉塞となっていない場合は実行できません。 対象となる表がデータ未完状態※となっている場合に実行できます (表の再編成で、表のリロードが異常終了した場合での再実行だけ実行できます)。 同期点指定の再編成 (option job 文) はできません。 別表へのリロードは実行できません。詳細は図「別表へのリロード可否」を参照してください。 <p>インデクスの一括作成 (-k ixmk), 再作成 (-k ixrc), 再編成 (-k ixor)</p> <p>対象となる表がデータ未完状態※の場合は実行できません。</p>
リバランスユティリティ (pdrbal)	対象となる表がデータ未完状態※の場合は実行できません。

注※

改竄防止表に対して表の再編成を実行し、エラーなどによって表のリロードが完了していない表の状態をデータ未完状態といい、改竄防止表格納 RD エリアごとに状態を保持します。該当する RD エリアがデータ未完状態かどうかは、データベース状態解析ユティリティで、RD エリア単位の状態解析 (論理的解析) 又は表単位の状態解析を実行することで確認できます。データ未完状態は表の再編成 (表のリロード) が正常に完了した場合に解除されます。データ未完状態の解除方法の詳細は、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

図 12-24 別表へのリロード可否



[説明]

1. 改竄防止表 T1 から非改竄防止表 T3 へのリロードは、改竄防止表 T1 の改竄にはならないため、できます。
2. 非改竄防止表 T3 から改竄防止表 T1 へのリロードは、改竄防止表 T1 のデータが改竄されることになるため、できません。

3. 改竄防止表 T1 から改竄防止表 T2 へのリロードは、改竄防止表 T2 のデータが改竄されることになるため、できません。
4. 改竄防止表 T1 自身に対するリロードは、改竄防止表 T1 の改竄にはならないため、できます。
5. HiRDB システム 1 の改竄防止表 T1 から HiRDB システム 2 の改竄防止表 T1 へのリロードは、HiRDB システム 2 の改竄防止表 T1 のデータが改竄されることになるため、できません。

(3) 運用コマンド

改竄防止表、又は改竄防止表格納 RD エリアに対して、コマンド実行が制限されます。制限事項がある運用コマンドを次の表に示します。

表 12-7 制限がある運用コマンドと制限事項

運用コマンド	制限事項
RD エリアの閉塞 (pdhold)	データ未完状態の改竄防止表格納 RD エリアの場合、状態を遷移させると表の再編成を完了させるためのリロード実行が不可となるため次のオプションは実行できません。 <ul style="list-style-type: none"> • 参照可能閉塞：-i • バックアップ閉塞：-b
RD エリアの閉塞解除 (pdrels)	データ未完状態の改竄防止表格納 RD エリアの場合、表の再編成が未完了のままですべて閉塞解除すると該当表のデータが 0 件の状態となるため、実行できません。

(4) 関連製品での制限事項

関連製品での制限事項を次に示します。

- レプリケーション機能

改竄防止表に対して、レプリケーション機能 (HiRDB Dataextractor 及び HiRDB Datareplicator) を使用してデータの複写、及び更新結果を反映しないでください。使用すると、反映元と反映先でデータの内容が不一致となったり、エラーとなる場合があります。

12.15.3 非改竄防止表から改竄防止表への変更

既存の表を改竄防止表に変更する方法について説明します。次に示すどちらかの方法で、表を改竄防止表に変更できます。

- HiRDB Control Manager の改竄防止ウィザードを使用する方法
- HiRDB のコマンドを使用する方法

なお、データが格納されている表は改竄防止表に変更できません。したがって、表にデータが格納されている場合は、いったん表データをアンロードし、その後に ALTER TABLE で表の定義を変更します。

(1) HiRDB Control Manager の改竄防止ウィザードを使用する方法

HiRDB Control Manager の改竄防止ウィザードを使用して、改竄防止表に変更する手順を次に示します。なお、手順の画面は Windows 版 HiRDB サーバで実行した例です。UNIX 版 HiRDB サーバで実行する場合は、パス名の表記が異なります。


〈手順〉

表 T1 を次に示す条件を設定した改竄防止表に変更します。

- COL_NOTE 列は更新可能列にします。
- COL_DATE 列を挿入履歴保持列とし、行削除禁止期間を 10 年に設定します。

1. HiRDB Control Manager - Console を起動します。HiRDB Control Manager - Console の起動方法については、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。
2. 操作対象の HiRDB サーバを登録します。管理 HiRDB の登録方法については、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。既に登録してある場合、この手順は必要ありません。
3. タブメニュー [表操作] から [改ざん防止表移行ウィザード] を選択します。

[改ざん防止ウィザード - 1/5] 画面が表示されます。



改竄防止表に変更する表名を選択して、[パスワード] テキストボックスに、表所有者のパスワードを入力してください。ここで入力する値は、大文字と小文字の区別をします。

4. [次へ>] ボタンをクリックします。

[改ざん防止ウィザード - 2/5] 画面が表示されます。

改ざん防止表への移行ウィザード - 2/5

表名(T)

所有者名(O)

改ざん防止表のデータは一定期間が経つと削除することができます。
データを削除する運用を行う場合は、データの挿入日付を保持する列名とデータの保持期間を指定してください。

表のデータの削除を行わない(R)

一定期間後に表のデータの削除を許可する(P)

挿入履歴保持列名(H)

行削除禁止期間 データ挿入日から 年 間

< 戻る(B) 次へ(N) > 閉じる(Esc)

この画面では、行削除禁止期間を設定します。行削除禁止期間を設定しない場合は、[表データの削除を行わない] が選択されていることを確認してください。行削除禁止期間を設定する場合は、[一定期間後に表のデータの削除を許可する] を選択し、[挿入履歴保持列名] と [行削除禁止期間] を設定してください。

5. [次へ>] ボタンをクリックします。

[改ざん防止ウィザード - 3/5] 画面が表示されます。

改ざん防止表への移行ウィザード - 3/5

表名(T)

所有者名(O)

改ざん防止表では列単位に更新の可否を指定できます。
更新を可能にする列を右のリストに移動してください。選択可否が×である列は移動することができません。
また、ナル値から1回だけ非ナル値への更新を許可するには、該当する列をチェックしてください。

列単位でのデータの更新を許可しない(R)

一部の列の更新を許可する(P)

列一覧(C) 更新可能列一覧(A)

列名	選択可否
COL_ADDR	○
COL_DATE	×
COL_NAME	○
COL_TELNO	○

一回限り	列名
<input type="checkbox"/>	COL_NOTE

< 戻る(B) 次へ(N) > 閉じる(Esc)

この画面では、更新可能列を設定します。更新可能列を設定しない場合は、[列単位でのデータの更新を許可しない] が選択されていることを確認してください。更新可能列を設定する場合は、[一部の列の更新を許可する] を選択してください。次に、[列一覧] リストから更新可能にする列名を選択し、[>] ボタンをクリックして [更新可能列一覧] リストに追加してください。

6. [次へ>] ボタンをクリックします。

[改ざん防止ウィザード - 4/5] 画面が表示されます。



この画面では、変更処理中に使用する一時ファイルを格納するディレクトリについて指定します。[一時ファイル格納先一覧] リストに既定値が設定されていますので、必要に応じて変更してください。

7. [次へ>] ボタンをクリックします。

[改ざん防止ウィザード - 5/5] 画面が表示されます。



設定した条件を確認します。設定を変更したい場合は、[<戻る] ボタンをクリックして、前の画面に戻ります。


8. 問題がなければ [実行] ボタンをクリックします。変更処理が始まります。

注意事項

改ざん防止ウィザード実行後は、ディクショナリ用 RD エリアと表データの回復に必要な RD エリアのバックアップを取得してください。バックアップは、HiRDB Control Manager のバックアップウィザードで実行できます。

参考

HiRDB Control Manager では、改ざん防止表は通常表と区別して表示されます。タブメニュー [マップ] から [表] を選択して、[表マップ] 画面を表示すると、変更した表が改ざん防止属性であることが確認できます。



(2) HiRDB のコマンドを使用する方法

HiRDB のコマンドを使用して、改竄防止表に変更する手順を次に示します。

〈手順〉

RD エリア (RDAREA01) に格納されている表 T1 を改竄防止表に変更します。

1. pdhold コマンドで、非改竄防止表が格納されている RD エリアとデータディクショナリ用 RD エリア (RDDIC01) をバックアップ閉塞します。

```
pdhold -r RDAREA01,RDDIC01 -b
```

2. バックアップ対象の RD エリアが属するサーバ (bes01, dic01) のシステムログファイルをスワップさせます。

```
pdlogswap -d sys -s bes01 -w
pdlogswap -d sys -s dic01 -w
```

3. データベース複製ユーティリティ (pdcopy) を実行して RD エリアのバックアップを取得します。バックアップの取得方法については、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

```
pdcopy -m C:¥hirdb¥rdarea¥mast¥mast01 -M r -p C:¥usr¥hirdb¥pdcopy¥pdcopy01 -b C:¥usr¥hirdb¥pdcopy¥backup¥backup01 -r RDAREA01,RDDIC01
```

4. pdrels コマンドで、データディクショナリ用 RD エリアの閉塞を解除します。

```
pdrels -r RDDIC01
```

5. 非改竄防止表のデータを、データベース再編成ユーティリティ (pdrorg) を使用してアンロードします。このとき、後でデータベース作成ユーティリティ (pload) の入力データとして使用できるよう

に、-W オプションを指定してアンロードしてください。制御文ファイル (control_file) については、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

```
pdrorg -k unld -t T1 -W bin control_file
```

6. pdrels コマンドで、ユーザ用 RD エリアの閉塞を解除します。なお、9.で再度 RD エリアを閉塞するまで、これ以降 RD エリアへのアクセスは行わないでください。この間に対象となる表が更新された場合、データの不整合が発生するおそれがあります。

```
pdrels -r RDAREA01
```

7. 非改竄防止表のデータを PURGE TABLE ですべて削除します。

```
PURGE TABLE T1
```

8. ALTER TABLE で改竄防止オプションを指定して、改竄防止表に変更します。

```
ALTER TABLE T1 CHANGE INSERT ONLY
```

9. pdhold コマンドで、改竄防止表が格納されている RD エリアを閉塞します。

```
pdhold -r RDAREA01
```

10. 5.でアンロードしたデータを、データベース作成ユーティリティ (pload) でロードします。制御文ファイル (control_file) については、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

```
pload -b -W T1 control_file
```

11. pdrels コマンドで、RD エリアの閉塞を解除します。

```
pdrels -r RDAREA01
```

12. pdhold コマンドで、バックアップ対象の RD エリアをバックアップ閉塞します。

```
pdhold -r RDAREA01,RDDIC01 -b
```

13. バックアップ対象の RD エリアが属するサーバ (bes01, dic01) のシステムログファイルをスワップさせます。

```
pdlogswap -d sys -s bes01 -w  
pdlogswap -d sys -s dic01 -w
```

14. データベース複製ユーティリティ (pdcopy) を実行して RD エリアのバックアップを取得します。バックアップの取得方法については、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

```
pdcopy -m C:¥hirdb¥rdarea¥mast¥mast01 -M r -p C:¥usr¥hirdb¥pdcopy¥pdcopy01 -b C:¥usr¥hirdb¥pdcopy¥backup¥backup01 -r RDAREA01,RDDIC01
```

15. pdrels コマンドで、RD エリアの閉塞を解除します。

```
pdrels -r RDAREA01,RDDIC01
```

なお、改竄防止オプションの設定時期はディクショナリ表の SQL_TABLES 表の値で確認できます。SQL_TABLES 表の値の意味を次の表に示します。

表 12-8 SQL_TABLES 表の値の意味

改竄防止オプションの設定	SQL_TABLES	
	INSERT_ONLY 列の値	CHANGE_TIME_INSERT_ONLY の値
なし	NULL	NULL
CREATE TABLE 実行時に指定	Y	NULL
ALTER TABLE 実行時に指定	Y	改竄防止表への変更日時

12.15.4 障害時の運用

改竄防止表格納 RD エリアは再初期化 (initialize rdarea) できないため、RD エリアの回復のとき、再初期化を使った回復はできません。データベース回復ユーティリティ (pdrstr) で回復してください。また、RD エリア満杯時は expand rdarea 文で RD エリアを拡張してください。

12.16 繰返し列を含む表

12.16.1 繰返し列を含む表の効果と指定方法

HiRDB では、複数の要素から構成される列（繰返し列）を含む表を定義できます。要素とは、繰返し列中で繰り返されている各項目のことをいいます。従来は、このような表を定義する場合、次の図のように作成する必要がありました。繰返し列を定義しない表の例を次の図に示します。

図 12-25 繰返し列を定義しない表の例

社員表			扶養家族表			
氏名	性別	資格	氏名	家族	続柄	扶養
伊藤栄一	男	情報処理 1 種	伊藤栄一	虎夫	父	1
伊藤栄一	男	ネットワーク	伊藤栄一	ウメ	母	1
伊藤栄一	男	情報処理 2 種	伊藤栄一	綾子	妻	1
中村和男	男	情報処理 2 種	伊藤栄一	太郎	長男	1
中村和男	男	英語検定 2 級	伊藤栄一	恵子	次女	1
河原秀雄	男	シスアド	中村和男	和彦	父	0
井上俊夫	男		中村和男	陽子	妻	1
			河原秀雄	直子	母	1

この二つの表をアクセスする場合、結合する必要があります。結合することで、SQL の構文が複雑になるなどのデメリットが発生します。そこで、繰返し列を含む表を作成することで、一つの表として作成できるため、結合が不要になります。

繰返し列を含む表の例を次の図に示します。

図 12-26 繰返し列を含む表の例

社員表			扶養家族表			
氏名	資格	性別	家族	続柄	扶養	
伊藤栄一	情報処理 1 種	男	虎夫	父	1	
	ネットワーク		ウメ	母	1	
	情報処理 2 種		綾子	妻	1	
			太郎	長男	1	
			恵子	次女	1	
中村和男	情報処理 2 種	男	和彦	父	0	
	英語検定 2 級		陽子	妻	1	
河原秀雄	シスアド	男	直子	母	1	
井上俊夫		男				

注: 繰返し列の要素 (伊藤栄一 情報処理 2 種) と行 (中村和男 英語検定 2 級) を示す矢印が図中に含まれています。

注 空白の箇所は、ナル値を表します。

[説明]

「資格」、「家族」、「続柄」、「扶養」が繰返し列になります。

(1) 繰返し列を含む表を定義したときの効果

多値多重性のある表を行ごとにまとめた形で表現できます。このため、次に示す効果が期待できます。

- 複数の表の結合が不要になります。
- 重複する情報がなくなるため、ディスク容量を削減できます。
- 関連データ（繰返しデータ）が近くに格納されるため、別の表にするよりアクセス性能が優れています。

(2) 指定方法

繰返し列を指定するには、定義系 SQL の CREATE TABLE の列定義に ARRAY オプションを指定します。

繰返し列を含む表の定義例を次に示します。この定義例は図「繰返し列を含む表の例」に示した社員表の場合です。なお、社員表には、「続柄」、「扶養」に複数列インデクスが定義されているものとします。

(例)

```
CREATE TABLE 社員表
(氏名 NVARCHAR(10),
 資格 NVARCHAR(20) ARRAY[10],
 性別 NCHAR(1),
 家族 NVARCHAR(5) ARRAY[10],
 続柄 NVARCHAR(5) ARRAY[10],
 扶養 SMALLINT ARRAY[10]);

CREATE INDEX 扶養IDX ON 社員表 (続柄, 扶養);
```

注 扶養 IDX は、社員表に付けたインデクス名です。

(3) 注意

- 次に示すデータ型に対して繰返し列を指定できません。
 - BLOB 型
 - BINARY 型
 - 抽象データ型
- クラスターキーを指定した列には、繰返し列を指定できません。
- FIX を指定した場合、繰返し列を指定できません。
- 繰返し列に対して格納条件、ハッシュ分割、サプレスオプションを指定できません。
- キーレンジ分割をする場合、境界値を指定する列に繰返し列を指定できません。
- 繰返し列には非ナル値制約を指定できません。

12.17 抽象データ型を含む表

12.17.1 抽象データ型の効果と継承

HiRDB では表を構成する列のデータ型として抽象データ型を定義できます。


抽象データ型とは、既定義のデータ型で扱えないような複雑なデータを扱いやすく表現するための構造を持ったデータ型のことです。HiRDB では、このようなデータ型をユーザが抽象データ型として定義できます。抽象データ型では、構造を示す属性とその値に対する操作をひとまとまりとし、定義系 SQL によって定義できます。

抽象データ型は、数値型や文字型などの既定義のデータ型と同様に、表を構成する列のデータ型としてを扱えます。

抽象データ型を含む表のデータ構造を次の図に示します。次の図では、社員表中の「従業員」列のデータ型を抽象データ型「t_従業員型」としています。

図 12-27 抽象データ型を含む表のデータ構造

- 抽象データ型「t_従業員」を含む社員表



(1) 抽象データ型を定義した場合の効果

- 複雑な構造のデータを一つの値として扱えます。
- データとそれに対する操作を一体化することで、オブジェクト指向のアプリケーションとマッピングしやすくなります。
- データとそのデータに対する操作をひとまとまりとし、操作を外部的なインタフェースとすることで、データの内部情報を意識することなくデータを扱えます。

(2) 継承の概要


(a) 継承 (inheritance)

HiRDB では、既に定義した抽象データ型を基に、その型に定義された属性と操作を受け継いだ新しい抽象データ型を導出し定義できます。基になる型を**スーパータイプ**といい、導出した型を**サブタイプ**といいます。サブタイプがスーパータイプの属性及び関数を引き継ぐことを**継承**といいます。

スーパータイプ-サブタイプの関係は階層的に表現できます。これによって、複雑な概念モデルを抽象データ型を用いて階層化して表現できます。

抽象データ型のスーパータイプ-サブタイプ関係に基づく階層構造を次の図に示します。次の図では、抽象データ型「従業員」から、サブタイプ「営業部員」を導出しています。

図 12-28 抽象データ型のスーパータイプ-サブタイプ関係に基づく階層構造




(b) 代替可能性 (substitutability)

サブタイプの値は、そのスーパータイプの値として扱うことができます。これを**代替可能性** (substitutability) といいます。代替可能性を利用して値を挿入した抽象データ型を含む表のデータ構造を次の図に示します。

図 12-29 抽象データ型を含む表のデータ構造 (代替可能性を利用した場合)

- 抽象データ型「t_従業員」を含む社員表



(c) 多重定義 (override)

HiRDB では、上位の抽象データ型 (スーパタイプ) で定義されたルーチンと同じ名前のルーチンを下位の抽象データ型 (サブタイプ) の定義で上書きして定義できます。このように上書きして定義することを多重定義 (override) といいます。多重定義によって、呼び出すルーチンの名称を型によって変更する必要がありません。

(3) 継承を利用したときの効果

継承を利用することで、次に示す効果が期待できます。

- 上位の抽象データ型の特性 (データ及び操作) を下位の抽象データ型でも利用できます。
- サブタイプを定義することで、最初から定義し直さなくてもデータ定義を共有できます。これによって、データベースの定義の手間が省けます。
- 多重定義によって、呼び出すルーチンの名称を型によって変更する必要がありません。

(4) 抽象データ型の定義方法

抽象データ型を定義するには、定義系 SQL の CREATE TYPE を実行します。CREATE TYPE では、構造を示すための属性と、値に対する操作を定義します。また、継承を利用する場合は CREATE TYPE でサブタイプ句を指定して定義します。CREATE TYPE の定義例については、「ユーザが定義した抽象データ型を定義した表の作成」を参照してください。

(a) コンストラクタ関数の定義

抽象データ型の値を生成するための関数（コンストラクタ関数）を定義します。コンストラクタ関数の実装で、抽象データ型の定義時に HiRDB によって提供されるデフォルトコンストラクタ関数を利用できます。デフォルトコンストラクタ関数は、すべての属性がナル値である値を生成します。

(b) ルーチンの定義

抽象データ型の定義内に、ある属性の値を操作するインターフェースとしてルーチンを定義できます。

(c) 隠蔽レベルの指定

抽象データ型を構成する属性及びルーチンに対するアクセスを制御するため、**隠蔽レベル**を指定できます。隠蔽レベルは、属性及びその抽象データ型の値に対する操作であるルーチンに指定できます。隠蔽レベルには、次に示す 3 種類があります。

- PUBLIC

その抽象データ型やサブタイプ以外の抽象データ型の定義中、アプリケーションからも属性の値へアクセスさせたい場合及びルーチンを使用させたい場合に指定します。

- PRIVATE

内部情報がアプリケーションによって直接変更されることを防ぎたい場合などに、その抽象データ型の定義中だけで、属性の値へアクセスさせたい場合及びルーチンを使用させたい場合に指定します。SQL で属性の値へアクセスさせたい場合及びルーチンを使用したい場合は、関数を定義する必要があります。

- PROTECTED

情報秘匿のため、アプリケーションから直接参照させたくない場合などに、その抽象データ型の定義中及びその抽象データ型のサブタイプの定義中でだけ属性の値へアクセスさせたい場合やルーチンを使用させたい場合に指定します。

抽象データ型の定義内でいったん隠蔽レベルを指定すると、次に別の隠蔽レベルの指定が出現するまでは直前の隠蔽レベルが有効になります。また、隠蔽レベルの指定がない場合、PUBLIC が仮定されます。隠蔽レベルの違いによって、データへのアクセス、ルーチンの使用権限の範囲が異なります。

隠蔽レベルと権限を次の表に示します。

表 12-9 隠蔽レベルと権限

隠蔽レベル	アクセス元			
	その抽象データ型の定義内	サブタイプの抽象データ型の定義内	左記以外の抽象データ型の定義内	アプリケーション
PUBLIC	○	○	○	○
PRIVATE	○	×	×	×
PROTECTED	○	○	×	×

(凡例)


○：属性値へのアクセス及びルーチンを使用できます。

×：属性値へのアクセス及びルーチンを使用できません (SQL エラーになります)。

12.18 共用表

HiRDB/パラレルサーバの場合、複数の表を結合するとき、それぞれの表が配置されたバックエンドサーバから表データを読み込み、別のバックエンドサーバで突き合わせ処理をします。そのため、複数のサーバを接続し、データを転送する処理が発生します。このとき、結合処理のための検索範囲のデータが一つのバックエンドサーバにあれば、そのデータを共用表として作成することで一つのバックエンドサーバで結合処理が完結します。共用表とは、共用 RD エリアに格納された表で、すべてのバックエンドサーバから参照できる表のことです。また、共用表に定義するインデクスを、共用インデクスといいます。共用表を更新できるのは更新可能バックエンドサーバだけです。ほかのバックエンドサーバは参照専用バックエンドサーバになります。ただし、共用表の更新には制限があるため、原則としてオンライン中は更新しないでください。共用表の更新については、「共用表の操作」を参照してください。共用表を使用しない結合処理と使用した結合処理を次の図に示します。

図 12-30 共用表を使用しない結合処理



[説明]

表 A と表 B の結合処理をします。


BES1, 2：表 A からデータを取り出し、突き合わせ処理のため、BES5 と BES6 にデータを転送します。

BES3, 4：表 B からデータを取り出し、突き合わせ処理のため、BES5 と BES6 にデータを転送します。

BES5, 6：突き合わせ、結合処理をして FES にデータを転送します。

FES：結合処理した結果をマージして、ユーザに結果を返します。

図 12-31 共用表を使用した結合処理



[説明]

表 A と表 B の結合処理をします。共通データがある表 B を共用表とします。検索範囲は BES2, 3 のバックエンドサーバにあります。

BES1, 4, 5, 6 : 特に処理はありません。

BES2, 3 : 表 A 及び表 B からデータを取り出し、マージ処理をして FES にデータを転送します。

FES : ユーザに結果を返します。

共用表及び共用インデクスは HiRDB/シングルサーバにも定義できます。これによって、HiRDB/パラレルサーバと SQL 及び UAP の互換性を保つことができます。共用表及び共用インデクスは HiRDB/パラレルサーバで有効なので、通常は HiRDB/パラレルサーバで使用します。ここでは、HiRDB/パラレルサーバで共用表を使用する場合について説明します。HiRDB/シングルサーバで共用表を使用する場合には、「[HiRDB/シングルサーバで共用表を使用する場合](#)」を参照してください。

12.18.1 効果と適用基準

(1) 共用表の効果

一つのバックエンドサーバで結合処理が完結するため、バックエンドサーバ間の接続やデータ転送によるオーバーヘッドが削減できます。また、トランザクションごとに使用するバックエンドサーバ数を少なくできるため、多重実行時などに並列処理の効率が上がります。

(2) 適用基準

更新処理が少なく、結合処理など複数のトランザクションから参照されるような表は、共用表として作成することをお勧めします。

12.18.2 定義方法

定義系 SQL の CREATE TABLE で SHARE を指定 (CREATE SHARE FIX TABLE と指定) します。なお、共用表は次の条件を満たす必要があります。

- 共用表は非分割の FIX 表である
- 共用表、及び共用インデクスを格納する RD エリアは共用 RD エリア (pdfmkfs コマンドの -k オプションに SDB を指定) である
- WITHOUT ROLLBACK オプションが指定されていない
- 参照制約が定義された参照表でない

12.18.3 共用表の操作

(1) 検索

共用表はすべてのバックエンドサーバから参照できるため、共用表を検索するために最適なバックエンドサーバを HiRDB が決定します。なお、共用表を更新すると全バックエンドサーバで排他が掛かるため、検索処理と更新処理とのデッドロックが発生することがあります。デッドロックを回避するために、共用表の検索時は次のようにすることをお勧めします。

- 排他オプションに WITHOUT LOCK, 又は WITHOUT LOCK NOWAIT を指定する
- 共用表を更新するために検索する場合、FOR UPDATE 句を指定する

なお、共用表に対して IN EXCLUSIVE MODE 指定で LOCK 文を実行すると、対象の共用表と共用インデクスが格納されている RD エリアに排他を掛けます。検索する表が LOCK 文の対象ではなくても、アクセスする RD エリアが同じであれば排他制御されます。そのため、WITHOUT LOCK NOWAIT を指定していても、ほかのトランザクションが IN EXCLUSIVE MODE 指定で LOCK 文を実行している場合は、共用表にアクセスできません。そのため、IN EXCLUSIVE MODE 指定の LOCK 文実行中は共用表を検索できません。

HiRDB が決定するバックエンドサーバの割り当て規則については、「[共用表を検索するバックエンドサーバの割り当て規則](#)」を参照してください。

(2) 更新

共用表を更新する場合、LOCK 文で IN EXCLUSIVE MODE を指定し、全バックエンドサーバの共用 RD エリアに排他を掛けなければ実行できません。ただし、インデクスキー値を変更しない UPDATE 文は、LOCK 文を発行しないで実行できます。共用表及び共用インデクスの更新は、COMMIT 文発行時にディスクに書き込まれます。

なお、ローカルバッファを使用して共用表を更新する場合は、LOCK 文を発行して更新してください。LOCK 文を発行しない更新をしていて、サーバプロセスが異常終了すると、アボートコード Phb3008 が出力されます（ユニットが異常終了することがあります）。

(a) LOCK 文を発行する更新

LOCK 文を発行する更新の流れを次に示します。

1. IN EXCLUSIVE MODE 指定で LOCK 文を発行します。

このとき、共用表だけでなく、共用表が格納されている共用 RD エリア及び共用インデクスが格納されている共用 RD エリアにも排他が掛かります。参照専用バックエンドサーバの共用 RD エリアのグローバルバッファは無効化されます。

2. 共用表に対して、INSERT、UPDATE、又は DELETE 文を実行します。

更新可能バックエンドサーバが更新情報をファイルに反映します。

LOCK 文が解除されるまで共用 RD エリアに排他が掛かるので、同じ共用 RD エリアにある、別の共用表への操作は待ち状態になります。

3. LOCK 文を解除します。

注意事項

- LOCK 文は UAP の最初に発行してください。LOCK 文発行時、関連する共用 RD エリア内の表に対して、自サーバプロセスでオープン中のカーソルがあると、LOCK 文はエラーになります。
- 共用表を更新する手続き及びトリガを作成する場合、LOCK 文を記述してください。ただし、手続き及びトリガから LOCK 文を実行する場合はトランザクションの開始時点から排他が掛かりません。そのため、エラーになるおそれがあります。
- 全バックエンドサーバで共用表、共用表が格納されている共用 RD エリア、及び共用インデクスが格納されている共用 RD エリアに排他を掛けるため、該当する RD エリアの表又はインデクスにアクセスする業務があると、デッドロック、又はサーバ間のグローバルデッドロックが発生するおそれがあります。
- 共用表を更新するトランザクションの決着前に更新可能バックエンドサーバのユニットが異常終了して再開しない場合に次のような検索をすると、排他タイムアウトエラーになります（KFPA11770-I メッセージが出力されます）。
 - ・別のユニットの参照専用バックエンドサーバで、更新対象の共用表又はその表に定義されているインデクスが格納されている RD エリア内の表を検索

(b) LOCK 文を発行しない更新

LOCK 文を発行しない場合、実行できるのはインデクスキー値の変更がない UPDATE 文だけです。また、少量の変更の場合だけにしてください。

LOCK 文を発行しない更新の流れを次に示します。

1. 全バックエンドサーバの状態を同じにするため、更新情報を全バックエンドサーバに配布します。
2. 更新可能バックエンドサーバが更新情報をデータベースに反映します。

参照専用バックエンドサーバでは、グローバルバッファ上で更新し、COMMIT 文発行までファイルに反映しないで更新情報を保持します。トランザクションがロールバックした場合、グローバルバッファ上で回復します。

注意事項

- 参照専用バックエンドサーバで、グローバルバッファがすべて更新中、かつ COMMIT 文未発行で空きページがない状態になった場合、トランザクションはロールバックします。このため、LOCK 文を発行しない場合は大量のデータを更新しないでください。
- 全バックエンドサーバで更新行に排他を掛けるため、同時に該当する表にアクセスする業務があるとデッドロック、又はサーバ間のグローバルデッドロックが発生するおそれがあります。デッドロックを回避するため、UPDATE 文で更新する行はトランザクションで 1 件だけにするをお勧めします。
- 共用表を更新するトランザクションの決着前に更新可能バックエンドサーバのユニットが異常終了して再開しない場合に次のような検索をすると、排他タイムアウトエラーになります (KFPAl1770-I メッセージが出力されます)。
 - 別のユニットの参照専用バックエンドサーバで、更新対象の共用表又はその表に定義されているインデクスが格納されている RD エリア内の表を検索

12.18.4 共用表の制限事項

- IN EXCLUSIVE MODE 指定の LOCK 文実行中は共用表を検索できません。
- 共用表に対しては、ASSIGN LIST 文でリストを作成できません。
- レプリケーションの反映先に共用表は指定できません。

12.18.5 共用表を検索するバックエンドサーバの割り当て規則

共用表を検索するバックエンドサーバの割り当て規則について説明します。ISQL 中に共用表だけが指定されている場合と、ISQL 中に共用表を含む複数の表が指定されている場合とで割り当て規則が異なります。それぞれの割り当て規則について説明します。

(1) 1SQL 中に指定されている表が共用表だけの場合

1SQL 中に指定されている表が共用表だけの場合、共用表を検索するバックエンドサーバの割り当ては、同一トランザクション内の直前の SQL でどのような検索を行ったかなどの条件によって決まります。

共用表を検索するバックエンドサーバの割り当て規則（1SQL 中に指定されている表が共用表だけの場合）を次の表に示します。項番 1 が最も優先順位が高くなっています。

表 12-10 共用表を検索するバックエンドサーバの割り当て規則（1SQL 中に指定されている表が共用表だけの場合）

項番	検索条件	割り当てられるバックエンドサーバ
1	次に示すどちらかの条件を満たす場合 <ul style="list-style-type: none"> 検索対象の共用表に対して、IN EXCLUSIVE MODE 指定の LOCK TABLE 文を実行している FOR UPDATE 句による検索を行っている 	更新可能バックエンドサーバを割り当てます。
2	同一トランザクション内の（又は複数のトランザクションにわたって※1）異なる SQL 内で共用表※2 を使用している場合	同一トランザクション内の共用表検索のうち、直前に実行した SQL 文内で共用表へのアクセスに使用したバックエンドサーバを割り当てます。 バックエンドサーバの割り当ての例については、例 1 を参照してください。
3	同一トランザクション内の（又は複数のトランザクションにわたって※1）異なる SQL 内で横分割表※3 を使用し、分割列に 1 バックエンドサーバだけの検索が行われる制限条件※4 がある場合	同一トランザクション内の分割列に、1 バックエンドサーバだけの検索が行われる制限条件がある横分割表検索のうち、直前に実行した SQL 文内で横分割表へのアクセスに使用したバックエンドサーバの中から、ランダムに割り当てます。 バックエンドサーバの割り当ての例については、例 2 を参照してください。
4	同一トランザクション内の（又は複数のトランザクションにわたって※1）異なる SQL 内で非分割表※5 を使用している場合	同一トランザクション内の非分割表検索のうち、直前に実行した SQL 文内で非分割表へのアクセスに使用したバックエンドサーバの中から、ランダムに割り当てます。 バックエンドサーバの割り当ての例については、例 3 を参照してください。
5	同一トランザクション内の（又は複数のトランザクションにわたって※1）異なる SQL 内で横分割表を使用している場合	同一トランザクション内の横分割表検索のうち、直前に実行した SQL 文内で横分割表へのアクセスに使用したバックエンドサーバの中から、ランダムに割り当てます。 バックエンドサーバの割り当ての例については、例 4 を参照してください。
6	接続したフロントエンドサーバと同じユニットにバックエンドサーバがある場合	フロントエンドサーバと同じユニット内にあるバックエンドサーバの中からランダムに割り当てます。 バックエンドサーバの割り当ての例については、例 5 を参照してください。
7	項番 1～6 に該当しない場合	バックエンドサーバをランダムに割り当てます。 バックエンドサーバの割り当ての例については、例 6 を参照してください。

注※1

バックエンドサーバ接続保持機能，ホールダブルカーソル，及び AP 単位のローカルバッファの使用時を指します。

注※2

IN EXCLUSIVE MODE 指定の LOCK TABLE 文を実行している共用表，及び FOR UPDATE 句による検索を行う共用表を除きます。

注※3

フレキシブルハッシュ分割，及び 1 バックエンドサーバ内での分割の場合を除きます。


注※4

探索条件中の一つの表の列だけを指定した条件（述語，又は OR 演算された述語）です。

注※5

IN EXCLUSIVE MODE 指定の LOCK TABLE 文を実行している共用表，及び FOR UPDATE 句による検索を行う共用表を含みます。


(a) 例 1



[説明]

1. SQL1 で共用表 S1 へのアクセスに使用したバックエンドサーバを BES2 とします。
2. SQL2 で横分割表 D へのアクセスに使用したバックエンドサーバを BES1，BES2，及び BES3 とします。
3. SQL1，SQL2 の直後に，SQL3 で共用表 S2 にアクセスする場合，共用表 S1 へのアクセスに使用した BES2 を割り当てます。


(b) 例 2



[説明]

1. SQL1 では、分割列に 1 バックエンドサーバだけの検索が行われる制限条件を付けて横分割表 D1 と、横分割表 D2 を検索します。横分割表 D1 へのアクセスに使用したバックエンドサーバを BES2、横分割表 D2 へのアクセスに使用したバックエンドサーバを BES3 とします。
2. SQL2 で、非分割表 N へのアクセスに使用したバックエンドサーバを BES1 とします。
3. SQL1, SQL2 の直後に、SQL3 で共用表 S にアクセスする場合、横分割表 D1、及び横分割表 D2 へのアクセスに使用したバックエンドサーバのうち、ランダムに選んだ BES2 を割り当てます (ランダムに割り当てられるため、BES3 となる場合もあります)。


(c) 例3



[説明]

1. SQL1 では、非分割表 N1 と、非分割表 N2 を検索します。非分割表 N1 へのアクセスに使用したバックエンドサーバを BES2、非分割表 N2 へのアクセスに使用したバックエンドサーバを BES3 とします。
2. SQL2 で、横分割表 D へのアクセスに使用したバックエンドサーバを、BES1、BES2、及び BES3 とします。
3. SQL1、SQL2 の直後に、SQL3 で共用表 S にアクセスする場合、非分割表 N1 と、非分割表 N2 へのアクセスに使用したバックエンドサーバのうち、ランダムに選んだ BES2 を割り当てます（ランダムに割り当てられるため、BES3 となる場合もあります）。


(d) 例 4



[説明]

1. SQL1 では、横分割表 D1 と横分割表 D2 を検索します。横分割表 D1 へのアクセスに使用したバックエンドサーバを BES1 及び BES2、横分割表 D2 へのアクセスに使用したバックエンドサーバを BES2 及び BES3 とします。
2. SQL2 で、横分割表 D3 へのアクセスに使用したバックエンドサーバを BES1 及び BES2 とします。
3. SQL1, SQL2 の直後に、SQL3 で共用表 S にアクセスする場合、横分割表 D3 へのアクセスに使用したバックエンドサーバのうち、ランダムに選んだ BES2 を割り当てます（ランダムに割り当てるため、BES1 となる場合もあります）。


(e) 例5



[説明]

トランザクションを開始した直後に共用表 S にアクセスする場合、フロントエンドサーバと同じユニットにあるバックエンドサーバ BES2 を割り当てます。

(f) 例6



[説明]

トランザクションを開始した直後に共用表 S にアクセスする場合、ランダムに選んだバックエンドサーバ BES2 を割り当てます (ランダムに割り当てられるため、BES1 又は BES3 となる場合もあります)。

(2) 1SQL 中に共用表を含む複数の表が指定されている場合

1SQL 中に指定されている表が共用表を含む複数の表の場合、共用表を検索するバックエンドサーバの割り当ては、同一 SQL 内でどのような検索を行ったかなどの条件によって決まります。なお、1SQL 中に共用表と非共用表の両方を含む場合には、非共用表にバックエンドサーバを割り当てた後、共用表にバックエンドサーバを割り当てます。

共用表を検索するバックエンドサーバの割り当て規則 (1SQL 中に共用表を含む複数の表が指定されている場合) を次の表に示します。項番 1 が最も優先順位が高くなっています。

表 12-11 共用表を検索するバックエンドサーバの割り当て規則（1SQL 中に共用表を含む複数の表が指定されている場合）

項番	検索条件	割り当てられるバックエンドサーバ
1	次に示すどちらかの条件を満たす場合 <ul style="list-style-type: none"> 検索対象の共用表に対して、IN EXCLUSIVE MODE 指定の LOCK TABLE 文を実行している FOR UPDATE 句による検索を行っている 	更新可能バックエンドサーバを割り当てます。
2	同一 SQL 内で共用表 ^{*1} を使用している場合	同一 SQL 内で共用表を複数使用している場合は、同じバックエンドサーバを割り当てます。すべての表が共用表の場合は、表「共用表を検索するバックエンドサーバの割り当て規則（1SQL 中に指定されている表が共用表だけの場合）」に従って割り当てます。 バックエンドサーバの割り当ての例については、例 7 を参照してください。
3	同一 SQL 内で横分割表 ^{*2} を使用し、分割列に 1 バックエンドサーバだけの検索が行われる制限条件 ^{*3} がある場合	同一 SQL 内で使用している横分割表へのアクセスに使用したバックエンドサーバの中から、ランダムに割り当てます。 バックエンドサーバの割り当ての例については、例 8 を参照してください。
4	同一 SQL 内で非分割表 ^{*4} を使用している場合	同一 SQL 内で使用している非分割表へのアクセスに使用したバックエンドサーバの中から、ランダムに割り当てます。 バックエンドサーバの割り当ての例については、例 9 を参照してください。
5	同一 SQL 内で横分割表を使用している場合	同一 SQL 内で使用している横分割表へのアクセスに使用したバックエンドサーバの中から、ランダムに割り当てます。 バックエンドサーバの割り当ての例については、例 10 を参照してください。

注※1

IN EXCLUSIVE MODE 指定の LOCK TABLE 文を実行している共用表、及び FOR UPDATE 句による検索を行う共用表を除きます。

注※2

フレキシブルハッシュ分割、及び 1 バックエンドサーバ内での分割の場合を除きます。


注※3

探索条件中の一つの表の列だけを指定した条件（述語、又は OR 演算された述語）です。

注※4

IN EXCLUSIVE MODE 指定の LOCK TABLE 文を実行している共用表、及び FOR UPDATE 句による検索を行う共用表を含みます。

(a) 例7




[説明]

同一 SQL 内で共用表 S1、及び共用表 S2 を検索します。

1. 共用表 S1 へのアクセスに使用したバックエンドサーバを BES2 とします。
2. 1.の直後に共用表 S2 にアクセスする場合、共用表 S1 へのアクセスに使用したバックエンドサーバ BES2 を割り当てます。

(b) 例 8




[説明]

同一 SQL 内で、横分割表 D1、横分割表 D2、共用表 S を検索します。

1. 分割列に 1 バックエンドサーバだけの検索が行われる制限条件を付けて横分割表 D1 を検索します。横分割表 D1 へのアクセスに使用したバックエンドサーバを BES2 とします。
2. 分割列に 1 バックエンドサーバだけの検索が行われる制限条件を付けて横分割表 D2 を検索します。横分割表 D2 へのアクセスに使用したバックエンドサーバを BES3 とします。
3. 1., 2.の直後に共用表 S にアクセスする場合、横分割表 D1、及び横分割表 D2 へのアクセスに使用したバックエンドサーバのうち、ランダムに選んだ BES2 を割り当てます (ランダムに割り当てられるため、BES3 となる場合もあります)。

(c) 例9




[説明]

同一 SQL 内で、非分割表 N1、非分割表 N2、共用表 S を検索します。

1. 非分割表 N1 へのアクセスに使用したバックエンドサーバを BES2 とします。
2. 非分割表 N2 へのアクセスに使用したバックエンドサーバを BES3 とします。
3. 1., 2.の直後に共用表 S にアクセスする場合、非分割表 N1 と非分割表 N2 へのアクセスに使用したバックエンドサーバのうち、ランダムに選んだ BES2 を割り当てます (ランダムに割り当ててるため、BES3 となる場合もあります)。

(d) 例 10



[説明]

同一 SQL 内で、横分割表 D1、横分割表 D2、共用表 S を検索します。

1. 横分割表 D1 へのアクセスに使用したバックエンドサーバを BES1 及び BES2 とします。
2. 横分割表 D2 へのアクセスに使用したバックエンドサーバを BES2 及び BES3 とします。
3. 1., 2.の直後に共用表 S にアクセスする場合、横分割表 D1、横分割表 D2 へのアクセスに使用したバックエンドサーバのうち、ランダムに選んだ BES2 を割り当てます (ランダムに割り当ててるため、BES1 又は BES3 となる場合もあります)。

12.18.6 定義系 SQL, ユティリティ, 及び運用コマンド実行時の注意

定義系 SQL, ユティリティ, 及び運用コマンドで共用表又は共用インデクスを対象とする場合, HiRDB が内部的に LOCK 文を発行し, 全バックエンドサーバで表と処理対象の RD エリアに対して IN EXCLUSIVE MODE 指定で排他を掛けることがあります。このため, 該当する RD エリア内の表やインデクスにアクセス中の業務があると, デッドロック, 又はサーバ間のグローバルデッドロックが発生するおそれがあります。

HiRDB が内部的に LOCK 文を発行する定義系 SQL を次に示します。

- 共用表に対する CREATE TABLE, DROP TABLE, PURGE TABLE

- 共用インデクスに対する CREATE INDEX, DROP INDEX
- 共用表を含むスキーマに対する DROP SCHEMA
- 共用表に対する空き領域の再利用機能の変更 (ALTER TABLE)
- 共用表に対する主キーの追加及び削除 (ALTER TABLE)

HiRDB が内部的に LOCK 文を発行するユティリティを次に示します。

- データベース作成ユティリティ (pdload)
- データベース再編成ユティリティ (pdrorg -k reld, rorg, ixrc, ixmk, ixor)
- 空きページ解放ユティリティ (pdreclaim)
- データベース定義ユティリティ (pddef)
- データディクショナリ搬出入ユティリティ (pdexp)
- データベース構成変更ユティリティ (pdmod -a initialize rdata)

共用 RD エリアに対して実行できないユティリティや運用コマンドについては、「[共用 RD エリア使用上の制限事項](#)」を参照してください。

12.18.7 HiRDB/シングルサーバで共用表を使用する場合

HiRDB/パラレルサーバの場合との相違点について説明します。

注意事項について

HiRDB/シングルサーバで共用表を使用する場合の注意（共用表の操作時の注意事項、共用表の制限事項、及び定義系 SQL、ユティリティ、及び運用コマンド実行時の注意）は、基本的に HiRDB/パラレルサーバと同じです。ただし、HiRDB/シングルサーバはサーバが一つだけなので、サーバ間のデッドロックは発生しません。また、HiRDB/パラレルサーバの場合の運用コマンド実行時の注意は、HiRDB/シングルサーバの場合は該当しません。

共用表及び共用インデクスの格納 RD エリアについて

HiRDB/シングルサーバでは共用 RD エリアを定義できないため、共用表及び共用インデクスは、通常ユーザ用 RD エリアに格納してください。このとき、共用表及び共用インデクスを格納するユーザ用 RD エリアと、共用表ではない表及び共用インデクスではないインデクスを格納するユーザ用 RD エリアは別にしてください。同じユーザ用 RD エリアに混在していると、デッドロックが発生するおそれがあります（共用表を更新中は、共用表及び共用インデクスが格納されている RD エリアにも排他が掛かるため、該当する RD エリアの表又はインデクスにアクセスする業務があると排他待ちになります）。

ローカルバッファの使用について

HiRDB/シングルサーバでローカルバッファを使用して共用表及び共用インデクスを更新する場合、LOCK 文を発行しない更新をしていて、サーバプロセスが異常終了しても、アボートコード Phb3008 を出力して HiRDB が異常終了することはありません。

HiRDB/シングルサーバから HiRDB/パラレルサーバへの移行について

移行する場合、HiRDB/シングルサーバのシステム内に共用表及び共用インデクスが定義されている状態で、データベース構成変更ユーティリティ (pdmod) を使用して HiRDB/パラレルサーバに移行しないでください。移行手順を次に示します。

1. HiRDB/シングルサーバで定義している共用表及び共用インデクスがあるかどうかを確認します。

次に示す SQL 文 (システム内に定義されている共用表の名称を確認するため、データディクショナリ表 (SQL_TABLES) を検索する) を実行します。表名が出力されなければ、共用表は定義されていません。表名が出力されたら、共用表が定義されています。

```
SELECT TABLE_NAME
FROM MASTER.SQL_TABLES
WHERE SHARED=' S'
WITHOUT LOCK NOWAIT
```

2. HiRDB/シングルサーバで定義している共用表及び共用インデクスがあれば、すべて削除します。
3. データベース構成変更ユーティリティ (pdmod) を使用して HiRDB/パラレルサーバに移行します。
4. HiRDB/パラレルサーバで共用 RD エリアを定義し、共用表及び共用インデクスを定義し直し、共用 RD エリアに格納します。

12.19 参照制約


12.19.1 参照制約とは

データベース中の表は、それぞれ独立しているのではなく、お互いに関連を持っている場合があります。一方の表に関連するデータがないと、ほかの表でそのデータの意味がないことがあります。表間のデータの参照整合性を保つため、表定義時に特定の列（外部キーといいます）に定義する制約が参照制約です。参照制約及び外部キーを定義した表を参照表、外部キーによって参照表から参照される表を被参照表といいます。被参照表には外部キーによって参照される主キーを定義しておく必要があります。

なお、SQL やユティリティの実行などで被参照表と参照表間の参照整合性が保証できなくなる場合があります。この場合、参照表は検査保留状態になります。検査保留状態については「検査保留状態」を、整合性を保証できなくなる操作については「データ操作と整合性」を参照してください。

被参照表と参照表の例を次の図に示します。この例では、商品表が参照表、製造元表が被参照表となります。参照表の外部キーから主キーを参照し、製造元名が分かります。

図 12-32 被参照表と参照表の例



参照制約を定義する場合、外部キーにインデックスを定義すると処理性能が向上します。ただし、被参照表の主キーを更新しない場合は、外部キー値の更新によるインデックス更新のためのオーバーヘッドがあるので、更新時の性能が悪くなることがあります。

参照制約の効果

参照制約を定義すると、表間のデータの整合性チェック、及びデータ操作を自動化できるのでUAPを作成するときの負荷を軽減できます。ただし、被参照表や参照表を更新する場合、データの整合性をチェックするため、チェックに掛かる処理時間が増加しますので、注意してください。次のような場合に、チェックに掛かる処理時間が増加します。

- 更新する列が被参照表の主キーの場合
被参照表の主キーを参照する参照表の外部キーの数に比例して遅くなります。
- 更新する列が参照表の外部キーの場合
更新する列を構成列とする外部キーの数に比例して遅くなります。

12.19.2 参照制約の定義

参照制約を有効にするためには、外部キーによって参照される主キーを被参照表に定義しておく必要があります。定義系 SQL の CREATE TABLE で被参照表に PRIMARY KEY (主キー) を指定します。また、検査保留状態を使用するには、pd_check_pending オペランドに USE を指定するか、又はオペランドの指定を省略します。

参照表には、FOREIGN KEY (外部キー) を指定し、FOREIGN KEY 句中に次の指定をします。

- 参照する列
- 被参照表
- 参照制約動作

参照制約動作は被参照表に対する挿入、更新、又は削除時の動作を CASCADE, 又は RESTRICT で指定します。


CASCADE, 又は RESTRICT を指定した場合の被参照表と参照表の動作について説明します。

(1) CASCADE を指定している場合

CASCADE を指定すると、被参照表の主キーに変更があった場合、外部キーも同じように変更されます。なお、参照表の外部キーに変更がある場合、主キーに変更後の値と同じ値の行があるかどうかをチェックして、参照制約違反エラーになれば外部キーは変更されません。

CASCADE を指定している場合、被参照表及び参照表に SQL を実行するときの動作の例を次の図に示します。


図 12-33 被参照表に更新 SQL を実行するときの動作の例 (CASCADE 指定時)



[説明]

主キーの値と同じ値の行が外部キーにあれば、制約を保持するために、外部キーも主キーと同じように変更されます。この場合、被参照表への更新は実行されます。挿入及び削除も同じです。

図 12-34 参照表に更新 SQL を実行するときの動作の例 (CASCADE 指定時)



[説明]

更新後の外部キーの値と同じ値の行が主キーにあれば、外部キーへの更新が実行されます。同じ値の行がなくても、外部キーにナル値があるときは外部キーへの更新が実行されます。ナル値がないときは参照制約違反エラーになります。この場合、被参照表には特に影響はありません。挿入及び削除も同じです。

CASCADE を指定している場合の主キーに対する操作と参照表の動作と外部キーに対する操作と被参照表の動作を次の表に示します。

表 12-12 主キーに対する操作と参照表の動作 (CASCADE 指定時)

主キーに対する操作	被参照表と参照表の行の関係	主キーに対する操作結果	参照表の動作
挿入 (INSERT 文)	なし	○	動作しない
更新 (UPDATE 文), 削除 (DELETE 文)	更新前の主キー構成列の値と同じ外部キー構成列の値を持つ行が、参照表にある	○	主キーと同じ値で更新, 又は行削除
	更新前の主キー構成列の値と同じ外部キー構成列の値を持つ行が、参照表にない	○	動作しない

(凡例)

○：正常に実行されます。

表 12-13 外部キーに対する操作と被参照表の動作 (CASCADE 指定時)

外部キーに対する操作	参照表と被参照表の行の関係	外部キーに対する操作結果	被参照表の動作	
挿入 (INSERT 文)	挿入する行の外部キー構成列の値と同じ主キー構成列の値を持つ行が被参照表にある	○	動作しない	
	挿入する行の外部キー構成列の値と同じ主キー構成列の値を持つ行が被参照表にない	外部キー構成列中にナル値がある		○
		外部キー構成列中にナル値がない		×

外部キーに対する操作	参照表と被参照表の行の関係	外部キーに対する操作結果	被参照表の動作	
更新 (UPDATE 文)	更新後の外部キー構成列の値と同じ主キー構成列の値を持つ行が被参照表にある	○	動作しない	
	更新後の外部キー構成列の値と同じ主キー構成列の値を持つ行が被参照表にない	外部キー構成列中にナル値がある		○
		外部キー構成列中にナル値がない		×
削除 (DELETE 文)	なし	○	動作しない	

(凡例)

- ：正常に実行されます。
- ×：制約違反エラーとなります。


なお、CASCADE を指定すると、主キーの変更を外部キーにも反映するため、表定義時に HiRDB が内部的にトリガを生成します。参照制約動作のトリガ、及びユーザが定義するトリガとの関係については、「[参照制約とトリガ](#)」を参照してください。

(2) RESTRICT を指定している場合

RESTRICT を指定すると、被参照表の主キーに変更がある場合、外部キーに同じ値の行があれば、参照制約違反エラーになり、主キーは変更されません。なお、外部キーに変更がある場合、主キーに同じ値の行があるかどうかをチェックして、参照制約違反エラーになれば外部キーは変更されません。

RESTRICT を指定している場合、被参照表に更新 SQL を実行するときの動作を次の図に示します。参照表の動作は、CASCADE 指定時（図「[参照表に更新 SQL を実行するときの動作の例 \(CASCADE 指定時\)](#)」を参照）と同じです。

図 12-35 被参照表に更新 SQL を実行するときの動作の例 (RESTRICT 指定時)



[説明]

主キーの値と同じ値の行が外部キーにあれば、参照制約違反エラーになり、主キーへの更新は実行されません。同じ値の行がなければ、被参照表への更新が実行されます。挿入及び削除も同じです。

RESTRICT を指定している場合の主キーに対する操作と被参照表及び参照表の動作を次の表に示します。外部キーに対する操作と被参照表の動作は CASCADE 指定時（表「外部キーに対する操作と被参照表の動作（CASCADE 指定時）」を参照）と同じです。

表 12-14 主キーに対する操作と被参照表及び参照表の動作

主キーに対する操作	被参照表と参照表の行の関係	主キーに対する操作結果	参照表の動作
挿入 (INSERT 文)	なし	○	動作しない
更新 (UPDATE 文), 削除 (DELETE 文)	更新前の主キー構成列の値と同じ外部キー構成列の値を持つ行が, 参照表にある	×	動作しない
	更新前の主キー構成列の値と同じ外部キー構成列の値を持つ行が, 参照表にない	○	

(凡例)

- ：正常に実行されます。
 - ×
- ×：制約違反エラーとなります。

(3) 被参照表, 及び参照表定義時の制限事項

被参照表と参照表の表定義, 表定義変更, 及び表削除時の制限事項を次に示します。

(a) 表定義 (CREATE TABLE) 時

- 同じ外部キー構成列（並びが同じでなくてもよい）の外部キーから, 同じ被参照表を参照することはできません。
- 次の場合, 外部キーは定義できません。
 - WITHOUT ROLLBACK を指定した表, 共用表, 及び改竄防止表の場合
 - 被参照表が WITHOUT ROLLBACK を指定した表の場合
 - 共用表の場合
 - 改竄防止表の場合
 - 一時表の場合
 - 被参照表が一時表の場合
- 外部キーは, 一つの表に 255 個まで定義できます。256 個以上は定義できません。
- 一つの主キーに対して, 外部キーは 255 個まで定義できます。256 個以上は定義できません。
- 参照表定義時に参照できる表は, 同一スキーマの表だけです。
- 次の条件をすべて満たす場合にだけ, 一つの表で, 同じ主キーを参照する ON UPDATE CASCADE（更新時の参照制約動作が CASCADE）を指定した参照表を定義できます。
 - 複数の外部キー構成列が重複していない

- 複数の外部キー構成列に関連する検査制約、又は参照制約を定義していない
- 外部キーの文字集合と、その外部キーから参照される表の主キーの文字集合は同じにしてください。

(b) 表定義変更 (ALTER TABLE 時)

- 被参照表及び参照表に対して、DROP 句及び RENAME 句を使用した表定義変更はできません。
- 被参照表の主キー構成列、外部キー構成列に対して定義を変更する場合、次の制限があります。
 - CHANGE 句を使用したデータ型やデータ長の変更はできない
 - RENAME 句を使用した列名変更はできない
- WITH PROGRAM を指定した場合、参照表が参照する被参照表を使用する関数、手続き、及びトリガの SQL オブジェクトは無効になります。そのため、ALTER ROUTINE、ALTER PROCEDURE、又は ALTER TRIGGER で再作成する必要があります。

(c) 表削除 (DROP TABLE) 時

- 外部キーから参照される被参照表は削除できません。

(4) 参照制約を定義する場合の注意事項

- 被参照表と参照表間のデッドロック

次の条件をすべて満たす場合、被参照表と参照表間でデッドロックが発生することがあります。これらの条件は参照制約動作が RESTRICT でも CASCADE でも同じです。

- 参照表の行を更新するトランザクションと、被参照表を更新するトランザクションが異なるトランザクションで、かつ同時に実行される
- 参照表で更新する行の主キー構成列の値と、被参照表で更新する行の外部キー構成列の値が同じである

被参照表及び参照表を操作する場合、上記条件が重ならないようにしてください。なお、それぞれのトランザクションで、操作対象の表に対して LOCK 文の排他モードで排他制御することでデータの整合性は保証できます。ただし、同時実行性は低下します。

- SQL オブジェクト用バッファ長の容量見積もり

参照制約動作を指定すると、HiRDB が内部的に制約条件チェックや参照制約動作を実行するトリガを生成するため、SQL オブジェクト用バッファを指定するときにそれらの SQL オブジェクトについても考慮する必要があります。SQL オブジェクト用バッファ長 (pd_sql_object_cache_size) の見積もり式については、マニュアル「HiRDB システム定義」を参照してください。

- データディクショナリ LOB 用 RD エリアの容量見積もり

参照制約動作に CASCADE を指定すると、参照制約動作を実行するトリガを HiRDB が生成します。このトリガのトリガ動作手続きの SQL オブジェクトはデータディクショナリ LOB 用 RD エリアに格納されます。そのため、参照制約動作に CASCADE を指定する場合はデータディクショナリ LOB 用 RD エリアに十分な容量を確保しておく必要があります。データディクショナリ LOB 用 RD エリアの容量の見積もりについては、「[データディクショナリ LOB 用 RD エリアの容量の見積もり](#)」を参照してください。

- バックアップの取得

バックアップは、被参照表が格納されている全 RD エリア、及び参照表が格納されている全 RD エリアの同期を合わせて取得してください。

また、バックアップ取得時点の検査保留状態によって、バックアップの取得範囲が異なります。バックアップの取得時点と取得範囲については、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」の「同時にバックアップを取得する必要がある RD エリア」を参照してください。

(5) 参照制約の定義例

参照制約の定義例を次に示します。

(a) 1 対 1 対応で参照制約を定義する例

被参照表と参照表が 1 対 1 の場合の定義例を次に示します。

- 製造元表 (SEIZUMOTO)

製造元番号 SNO	製造元名 SNAME	電話番号 TELEPHONE
1111	横山製作所	123-4567
2222	上田木工所	987-6543
9999	*****	***-****

主キー

- 商品表 (SHOHIN)

商品番号 GNO	製造元番号 GNO	商品名 GNAME	在庫数量 SURYO
210	1111	カーテン	330
311	1111	じゅうたん	250
410	2222	事務用トレー	250
420	2222	事務用椅子	135

外部キー

参照制約の定義例 1

```
CREATE TABLE SEIZUMOTO
(SNO CHAR(4), SNAME NCHAR(6), TELEPHONE CHAR(12))
PRIMARY KEY(SNO) ...主キーの指定
CREATE TABLE SHOHIN
(GNO CHAR(4), SNO CHAR(4), GNAME NCHAR(10), SURYO INTEGER)
CONSTRAINT SHOHIN_FK ...制約名の指定
FOREIGN KEY(SNO) ...外部キーの指定
REFERENCES SEIZUMOTO ...被参照表名の指定
```

参照制約動作の内容

参照制約動作の指定を省略しているため、更新及び削除時は RESTRICT が仮定されます。製造元表の製造元番号（主キー）の更新、削除をする場合、商品表の製造元番号（外部キー）に対応する行があると、参照制約違反エラーとなり、製造元表の製造元番号の更新、削除は抑止されます。

参照制約の定義例 2

```

CREATE TABLE SEIZUMOTO
(SNO CHAR(4), SNAME NCHAR(6), TELEPHONE CHAR(12))
PRIMARY KEY(SNO) ...主キーの指定
CREATE TABLE SHOHIN
(GNO CHAR(4), SNO CHAR(4), GNAME NCHAR(10), SURYO INTEGER)
CONSTRAINT SHOHIN_FK ...制約名の指定
FOREIGN KEY(SNO) ...外部キーの指定
REFERENCES SEIZUMOTO ...被参照表名の指定
ON UPDATE CASCADE ...更新時の参照制約動作の指定
ON DELETE CASCADE ...削除時の参照制約動作の指定


```

参照制約動作の内容

製造元表の製造元番号（主キー）を更新した場合、対応する商品表の製造元番号（外部キー）も主キーと同じ値に更新されます。製造元表の行を削除した場合、商品表に対応する行も削除されます。

(b) 1対2対応で参照制約を定義する例

被参照表が 1、参照表が 2 の場合の定義例を次に示します。



参照制約の定義例

```

CREATE TABLE SHOHIN
(GNO CHAR(4), SNO CHAR(4), GNAME NCHAR(10), SURYO INTEGER)
PRIMARY KEY(GNO) ...主キーの指定
CREATE TABLE SIIRE
(GNO CHAR(4), GNAME NCHAR(10), SSURYO INTEGER)
CONSTRAINT SIIRE_FK ...制約名の指定
FOREIGN KEY(GNO) ...外部キーの指定

```

```

REFERENCES SHOHIN ...被参照表名の指定
ON UPDATE CASCADE ...更新時の参照制約動作の指定
ON DELETE CASCADE ...削除時の参照制約動作の指定
CREATE TABLE URIAGE
(DNO CHAR(4), CNO CHAR(4), GNO CHAR(4), USURYO INTEGER)
CONSTRAINT URIAGE_FK ...制約名の指定
FOREIGN KEY(GNO) ...外部キーの指定
REFERENCES SHOHIN ...被参照表名の指定
ON UPDATE RESTRICT ...更新時の参照制約動作の指定
ON DELETE RESTRICT ...削除時の参照制約動作の指定

```

参照制約動作の内容

商品表の商品番号（主キー）を更新する場合、売り上げ表の商品番号（外部キー）に更新前の主キーと同じ値の行があると、参照制約違反エラーとなり、更新は抑止されます。売り上げ表に更新前の主キーと同じ値の行がないときは仕入れ表の対応する商品番号も主キーと同じ値に更新されます。

商品表の行を削除する場合、売り上げ表に更新前の主キーと同じ値の行があると、参照制約違反エラーとなり、削除は抑止されます。売り上げ表で更新前の主キーと同じ値の行がないときは仕入れ表の対応する行も削除されます。

(c) 2対1対応で参照制約を定義する例

被参照表が2、参照表が1の場合の定義例を次に示します。

●商品表 (SHOHIN)

商品番号 GNO	製造元番号 SNO	商品名 GNAME	在庫数量 SURYO
210	1111	カーテン	330
311	1111	じゅうたん	250
410	2222	事務用トレ	250
420	2222	事務用椅子	135

主キー

●顧客表 (KOKYAKU)

顧客番号 CNO	顧客名 CNAME	住所 ADDR
111	木下商会	港区～町3-157
112	高橋家具	横浜市～区2-4-6
113	川崎産業	千葉市～3-3462
131	ハヤマ商事	沼津市～町1234
132	中野百貨店	名古屋市～区～町847

主キー

●売り上げ表 (URIAGE)

伝票番号 DNO	顧客番号 CNO	商品番号 GNO	売上数量 USURYO
311	132	410	500
312	132	420	20
313	132	210	35
314	132	311	40
315	132	410	10
321	111	420	70
322	131	311	15

外部キー

参照制約の定義例

```
CREATE TABLE SHOHIN
  (GNO CHAR(4), SNO CHAR(4), GNAME NCHAR(10), SURYO INTEGER)
  PRIMARY KEY(GNO)  …主キーの指定
CREATE TABLE KOKYAKU
  (CNO CHAR(4), CNAME NCHAR(8), ADDR NCHAR(24))
  PRIMARY KEY(CNO)  …主キーの指定
CREATE TABLE URIAGE
  (DNO CHAR(4), CNO CHAR(4), GNO CHAR(4), USURYO INTEGER)
  CONSTRAINT URIAGE_SHOHIN_FK  …制約名の指定
  FOREIGN KEY(GNO)  …外部キーの指定
  REFERENCES SHOHIN  …被参照表名の指定
  ON UPDATE CASCADE  …更新時の参照制約動作の指定
  ON DELETE CASCADE  …削除時の参照制約動作の指定
  CONSTRAINT URIAGE_KOKYAKU_FK
  FOREIGN KEY(CNO)  …外部キーの指定
  REFERENCES KOKYAKU  …被参照表名の指定
  ON UPDATE CASCADE  …更新時の参照制約動作の指定
  ON DELETE CASCADE  …削除時の参照制約動作の指定
```

参照制約動作の内容

商品表の商品番号（主キー）を更新する場合、売り上げ表の商品番号（外部キー）も同じ値に更新されます。商品表の行を削除する場合、売り上げ表の対応する行も削除されます。

顧客表の顧客番号（主キー）を更新する場合、売り上げ表の顧客番号（外部キー）も同じ値に更新されます。顧客表の行を削除する場合、売り上げ表の対応する行も削除されます。

12.19.3 検査保留状態

SQL やユーティリティの実行などで表間の参照整合性を保証できなくなった場合、HiRDB は参照表に対するデータ操作を制限します。このように、整合性を保証できないためにデータ操作を制限された状態を**検査保留状態**といいます。参照表を検査保留状態にして、データ操作を制限するためには、`pd_check_pending` オペランドに `USE` を指定するか、又はオペランドの指定を省略する必要があります。検査保留状態の表は、整合性チェックユーティリティ (`pdconstck`) を使用して検査保留状態を解除します。また、整合性チェックユーティリティを使用して、強制的に検査保留状態にもできます。

`pd_check_pending` オペランドに `NOUSE` を指定していると、表間で参照整合性を保証できない場合でもデータ操作を制限しません。そのため、整合性が保証できなくなる SQL やユーティリティを実行した場合は、整合性チェックユーティリティで強制的に検査保留状態に設定してから、整合性を確認してください。

整合性が保証できなくなる操作については「[データ操作と整合性](#)」を、整合性の確認手順は「[表の整合性確認手順](#)」を参照してください。

(1) 検査保留状態の設定又は解除

整合性チェックユーティリティ以外に、次に示すユーティリティ、コマンド、及び SQL で参照表を検査保留状態に設定するかどうかを決めたり、又は検査保留状態を解除したりできます。

- データベース作成ユーティリティ (pdload) の constraint 文での指定
- データベース再編成ユーティリティ (pdrorg) (リロード, 再編成) の constraint 文での指定
- データベース構成変更ユーティリティ (pdmod) (RD エリアの再初期化)
- PURGE TABLE 文
- ALTER TABLE (CHANGE RDAREA)

それぞれの詳細について, ユティリティ及びコマンドはマニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を, SQL はマニュアル「HiRDB SQL リファレンス」を参照してください。

(2) 検査保留状態の管理

検査保留状態はディクショナリ表と, 表が格納された RD エリアの表情報で管理しています。ディクショナリ表では表単位, 及び制約単位に検査保留状態を管理し, 表情報では分割表の場合は RD エリア単位に, 分割表ではない場合は表単位に検査保留状態を管理します。

検査保留状態の情報が格納されている場所と内容を次の表に示します。

表 12-15 検査保留状態の情報が格納されている場所と内容 (参照制約)

格納場所		格納されている情報	
ディクショナリ表	SQL_TABLES 表	CHECK_PEND 列	表単位の参照制約の検査保留状態
	SQL_REFERENTIAL_CONSTRAINTS 表	CHECK_PEND 列	制約単位の参照制約の検査保留状態
RD エリアの表情報		分割していない表の場合	表単位の参照制約又は検査制約の検査保留状態
		分割表の場合	RD エリア単位の参照制約又は検査制約の検査保留状態

(3) 検査保留状態の表に対して制限される操作

検査保留状態の表に対してできなくなる操作を次の表に示します。なお, トリガ動作によって操作対象表にアクセスする場合, トリガ SQL 文に指定した SQL の操作可否に依存します。また, 操作対象表がビュー表の場合, ビュー表の基になる実表の操作可否に依存します。

表 12-16 検査保留状態の表に対する操作可否

検査保留状態の表に対する操作			操作可否
操作系 SQL	SELECT 文	対象表の検索	△※1
		対象表から作成したリストの検索	
	INSERT 文	対象表への挿入	
	UPDATE 文	対象表の更新	
	DELETE 文	対象表からの行削除	

検査保留状態の表に対する操作		操作可否
	ASSIGN LIST 文	対象表からのリスト作成
ユーティリティ	リバランスユーティリティ (pdrbal)	×
	データベース再編成ユーティリティ (pdrorg)	△※2

(凡例)

- △：場合によっては操作できません。
- ×：操作できません。

注※1

次の条件をどちらも満たす場合だけ、操作できます。それ以外は操作できません。

- 操作対象表が分割表で、分割条件がキーレンジ分割又は FIX ハッシュ分割
- 操作対象となる RD エリアが検査保留状態でない

注※2

フレキシブルハッシュ分割の分割表に対して再編成を実行する場合、操作できないときがあります。詳細は、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」の「データベース再編成ユーティリティ (pdrorg)」の「規則及び注意事項」を参照してください。

(4) 検査保留状態の表と参照関係がある表に対して制限される操作

次のような参照関係がある表を例に説明します。この場合、検査保留状態になるのは表 T2 と表 T3 だけです。



表 T2 と表 T3 が検査保留状態の場合、各表に対して制限される操作について次に示します。

(a) 表 T2 だけが検査保留状態の場合

表 T2 だけが検査保留状態の場合、各表に対して制限される操作を次の表に示します。

表 12-17 表 T2 だけが検査保留状態の場合、各表に対して制限される操作

操作対象表	制限される操作	制限の内容
表 T1	UPDATE (対象表の更新)	表 T2 に定義されている参照制約動作指定によって異なります。 <ul style="list-style-type: none"> • CASCADE の場合 参照制約動作の操作対象となる RD エリアの表情報が検査保留状態のときは操作できません。ただし、同値更新のときは操作できます。 • RESTRICT の場合
	DELETE (対象表からの行削除)	

操作対象表	制限される操作	制限の内容
		操作できます。参照表 T2 を参照し、整合性チェックを行います。
表 T2	SELECT 文 (対象表の検索及び対象表から作成したリストの検索)	次の条件をどちらも満たす場合だけ、操作できます。それ以外は操作できません。 <ul style="list-style-type: none"> 操作対象表が分割表で、分割条件がキーレンジ分割又は FIX ハッシュ分割 操作対象となる RD エリアが検査保留状態でない
	INSERT 文 (対象表への挿入)	
	UPDATE 文 (対象表の更新)	
	DELETE 文 (対象表からの行削除)	
	ASSIGN LIST 文 (対象表からのリスト作成)	
	リバランスユティリティ (pdrbal)	操作できません。
	データベース再編成ユティリティ (pdorg) による再編成	フレキシブルハッシュ分割の分割表に対して再編成を実行する場合、操作できないときがあります。詳細は、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」の「データベース再編成ユティリティ (pdorg)」を参照してください。
表 T3	制限される操作はありません。INSERT 及び DELETE の場合、被参照表 T2 を参照し、整合性チェックを行います。	

(b) 表 T3 だけが検査保留状態の場合

表 T3 だけが検査保留状態の場合、各表に対して制限される操作を次の表に示します。

表 12-18 表 T3 だけが検査保留状態の場合、各表に対して制限される操作

操作対象表	制限される操作	制限の内容
表 T1	UPDATE (対象表の更新)	表 T2 及び表 T3 に定義されている参照制約動作が CASCADE で、参照制約動作の操作対象となる RD エリアの表情報が検査保留状態のときは操作できません。ただし、同値更新のときは操作できます。
	DELETE (対象表からの行削除)	
表 T2	UPDATE (対象表の更新)	表 T2 及び表 T3 に定義されている参照制約動作指定によって異なります。 <ul style="list-style-type: none"> CASCADE の場合 参照制約動作の操作対象となる RD エリアの表情報が検査保留状態のときは操作できません。ただし、同値更新のときは操作できます。 RESTRICT の場合 操作できます。参照表 T3 を参照し、整合性チェックを行います。
	DELETE (対象表からの行削除)	
表 T3	SELECT 文 (対象表の検索及び対象表から作成したリストの検索)	次の条件をどちらも満たす場合だけ、操作できます。それ以外は操作できません。 <ul style="list-style-type: none"> 操作対象表が分割表で、分割条件がキーレンジ分割又は FIX ハッシュ分割 操作対象となる RD エリアが検査保留状態でない
	INSERT 文 (対象表への挿入)	
	UPDATE 文 (対象表の更新)	
	DELETE 文 (対象表からの行削除)	

操作対象表	制限される操作	制限の内容
	ASSIGN LIST 文 (対象表からのリスト作成)	
	リバランスユティリティ (pdrbal)	操作できません。
	データベース再編成ユティリティ (pdrorg) による再編成	フレキシブルハッシュ分割の分割表に対して再編成を実行する場合、操作できないときがあります。詳細は、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」の「データベース再編成ユティリティ (pdrorg)」を参照してください。

(c) 表 T2 及び表 T3 が検査保留状態の場合

表 T2 及び表 T3 が検査保留状態の場合、各表に対して制限される操作を次の表に示します。

表 12-19 表 T2 及び表 T3 が検査保留状態の場合、各表に対して制限される操作

操作対象表	制限される操作	制限の内容
表 T1	UPDATE (対象表の更新)	表 T2 及び表 T3 に定義されている参照制約動作が CASCADE で、参照制約動作の操作対象となる RD エリアの表情報が検査保留状態のときは操作できません。ただし、同値更新のときは操作できます。 表 T2 及び表 T3 に定義されている参照制約動作指定が RESTRICT の場合、操作できます。参照表 T2 を参照し、整合性チェックを行います。
	DELETE (対象表からの行削除)	
表 T2	SELECT 文 (対象表の検索及び対象表から作成したリストの検索)	次の条件をどちらも満たす場合だけ、操作できます。それ以外は操作できません。 <ul style="list-style-type: none"> 操作対象表が分割表で、分割条件がキーレンジ分割又は FIX ハッシュ分割 操作対象となる RD エリアが検査保留状態でない
	INSERT 文 (対象表への挿入)	
	UPDATE 文 (対象表の更新)	
	DELETE 文 (対象表からの行削除)	
	ASSIGN LIST 文 (対象表からのリスト作成)	
	リバランスユティリティ (pdrbal)	
データベース再編成ユティリティ (pdrorg) による再編成	フレキシブルハッシュ分割の分割表に対して再編成を実行する場合、操作できないときがあります。詳細は、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」の「データベース再編成ユティリティ (pdrorg)」を参照してください。	
表 T3	SELECT 文 (対象表の検索及び対象表から作成したリストの検索)	次の条件をどちらも満たす場合だけ、操作できます。それ以外は操作できません。 <ul style="list-style-type: none"> 操作対象表が分割表で、分割条件がキーレンジ分割又は FIX ハッシュ分割 操作対象となる RD エリアが検査保留状態でない
	INSERT 文 (対象表への挿入)	
	UPDATE 文 (対象表の更新)	
	DELETE 文 (対象表からの行削除)	
	ASSIGN LIST 文 (対象表からのリスト作成)	


操作対象表	制限される操作	制限の内容
	リバランスユーティリティ (pdrbal)	操作できません。
	データベース再編成ユーティリティ (pdroorg) による再編成	フレキシブルハッシュ分割の分割表に対して再編成を実行する場合、操作できないときがあります。詳細は、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」の「データベース再編成ユーティリティ (pdroorg)」を参照してください。

(5) 分割表を使用している場合

RD エリア単位に検査保留状態を管理しているため、分割表で、実際に操作する RD エリアの表情情報が検査保留状態の場合、その分割表に対する操作は制限されることがあります。それぞれについて説明します。

分割表で、データを格納している一部の RD エリアが検査保留状態の場合の例を次の図に示します。

図 12-36 分割表で、RD エリア単位に検査保留状態を管理する場合のデータ操作可否



[説明]

分割表 A に対して SELECT 文を実行する場合、実際に操作するデータが RD エリア 2 (表情情報が検査保留状態) にあると、SELECT 文はエラーになります。RD エリア 1 及び 3 にあるデータに対する操作の場合、SELECT 文は正常に実行できます。

分割表の場合の注意事項

pd_check_pending オペランドに USE を指定していて、参照表のデータを分割格納している RD エリアを再初期化する場合、再初期化後に整合性チェックユーティリティで表単位の整合性チェックを実行してください。

(6) 検査保留状態を使用する場合の注意

- pd_check_pending オペランドの指定値を NOUSE から USE に変更した場合、整合性チェックユーティリティを使用して、参照表の整合性を確認する必要があります。確認手順については、「[表の整合性確認手順](#)」を参照してください。
- pd_check_pending オペランドに USE を指定していて、参照整合性を保証できなくなる操作をした場合でも、RD エリアの状態によっては検査保留状態を設定できないことがあります。このため、pd_check_pending オペランドの指定値を NOUSE から USE に変更すると、検査保留状態を使用し

ていない場合は正常だった操作がエラーになることがあります。PURGE TABLE 文、又は ALTER TABLE (CHANGE RDAREA) 実行時、検査保留状態を設定できる RD エリアの状態を次に示します。

オープン契機が INITIAL の場合

- RD エリアが閉塞なし、オープン状態のとき
- RD エリアが更新可能バックアップ閉塞、かつオープン状態のとき

オープン契機が DEFER 又は SCHEDULE の場合

- RD エリアが閉塞なしのとき
- RD エリアが更新可能バックアップ閉塞のとき

ユティリティ実行時、検査保留状態を設定できる RD エリアについては、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」の「コマンド実行時の RD エリアの状態」の「検査保留状態の設定可否」を参照してください。

- pd_check_pending オペランドに USE を指定する場合、検査保留状態に設定される参照表及び RD エリアに対して排他が掛かるため、ユティリティ及び SQL 実行時の排他資源が検査保留状態を使用しない場合とは異なります。

12.19.4 データ操作と整合性

被参照表及び参照表に対する操作系 SQL (PURGE TABLE 文を除きます) による更新、追加、又は削除は、HiRDB が SQL 実行時にチェックし、整合性を保証します。ただし、次の表に示す操作をした場合、整合性を保証できなくなることがあります。pd_check_pending オペランドに USE を指定していて、これらの操作をした場合、参照表は検査保留状態になります。

表 12-20 整合性を保証できなくなる場合の、被参照表に対する操作とデータ不整合の発生条件

表又は RD エリアに対する操作		データ不整合の発生条件
データベース作成ユティリティ (pdload)	作成モード (-d オプション指定) のデータロード	データロードした主キー構成列中に、参照表の外部キー構成列と同じ値を持つ行を含まない場合
データベース再編成ユティリティ (pdrorg)	リロード (-k reld 指定)	リロードした主キー構成列中に、参照表の外部キー構成列と同じ値を持つ行を含まない場合
	再編成 (-k rorg 指定)	UOC を使用して、参照表の外部キー構成列の値と同じ値の行を削除した場合
データベース構成変更ユティリティ (pdmod)	RD エリアの再初期化 (initialize rdarea)	参照表が、再初期化した RD エリアと異なる RD エリアに格納されている場合
PURGE TABLE 文		参照表にデータが存在する場合
ALTER TABLE による表の分割格納条件の変更		RD エリアの分割や統合の結果、参照表の外部キー構成列と同じ値を持つ行を含まない場合

表 12-21 整合性を保証できなくなる場合の、参照表に対する操作とデータ不整合の発生条件

表又は RD エリアに対する操作		データ不整合の発生条件
データベース作成ユーティリティ (pdload)	データロード	データロードした外部キー構成列中に、被参照表の主キー構成列と同じ値を持つ行がない場合
データベース再編成ユーティリティ (pdrorg)	リロード (-k reld 指定)	リロードした外部キー構成列中に、被参照表の主キー構成列と同じ値を持つ行がない場合

(1) 操作対象の表が分割表の場合

操作対象の表が分割表で、表中に不整合データがある場合、ユーティリティの実行によって、不整合データが、格納されている RD エリアを移動することがあります。例えば、RD エリア 1, 2, 及び 3 に分割格納されている表で、不整合データが RD エリア 1 にあるとき、ユーティリティの実行によって、不整合データが RD エリア 3 に移動することがあります。不整合データの RD エリアの移動が発生する条件を次の表に示します。

表 12-22 操作対象が分割表の場合、表中の不整合データが RD エリアを移動する条件

表又は RD エリアに対する操作		表中の不整合データが RD エリアを移動する条件
データベース再編成ユーティリティ (pdrorg)	再編成 (-k rorg 指定)	フレキシブルハッシュ分割表、又は第 2 次元分割列がフレキシブルハッシュ分割のマトリクス分割表に対して次の手順で操作する場合 1. RD エリア単位でデータロードをする 2. HiRDB/シングルサーバの場合、表単位に再編成を実行する* HiRDB/パラレルサーバの場合、-g オプションを指定して表単位に再編成を実行する*
リバランスユーティリティ (pdrbal)		不整合データがある表に対して、RD エリアを追加してリバランスユーティリティ (pdrbal) を実行する場合*

注※

pd_check_pending オペランドに USE を指定していて、操作対象表が検査保留状態の場合は実行できません。

(2) データ不整合が発生する可能性があるその他の条件

次の条件をすべて満たす場合も、データ不整合が発生することがあるため、データの整合性を確認する必要があります。データの整合性確認手順については、「[表の整合性確認手順](#)」を参照してください。これらの条件は参照制約動作が RESTRICT でも CASCADE でも同じです。

- 参照表の行を削除するトランザクションと、被参照表を更新又は削除するトランザクションが異なるトランザクションで、かつ同時に実行される
- 参照表で削除する行の主キー構成列の値と、被参照表で更新又は削除する行の外部キー構成列の値が同じである


- 被参照表の行を更新又は削除するトランザクションをコミットし、参照表の行を削除するトランザクションをロールバックする

被参照表及び参照表を操作する場合、上記条件が重ならないようにしてください。なお、それぞれのトランザクションで、操作対象の表に対して LOCK 文の共用モード又は排他モードで排他制御することでデータの整合性は保証できます。ただし、同時実行性は低下します。

12.19.5 表の整合性確認手順

データの整合性確認手順の概要を次の図に示します。

図 12-37 データの整合性確認手順の概要（参照制約）



pd_check_pending オペランドの指定値が USE 又は省略の場合

1. 検査保留状態の表の特定

ディクショナリ表の SQL_TABLES 表を検索して、検査保留状態の表名を検出します。

```
SELECT TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME FROM MASTER.SQL_TABLES
WHERE CHECK_PEND = 'C' OR CHECK_PEND2 = 'C'
```

検索結果には、検査保留状態の表の所有者と検査保留状態の表名が返されます。検索結果が 0 行の場合、検査保留状態の表はありません。

2. 整合性チェックユーティリティを使用した整合性チェック

整合性チェックユーティリティで表単位の整合性チェックを実行し、制約違反データがあれば修正します。検査保留状態の表がなくなるまで整合性チェックを繰り返し、なくなれば終了です。整合性チェッ

クユティリティを使用した整合性確認手順については、「[検査保留状態を使用する場合の整合性確認手順（参照制約）](#)」を参照してください。

pd_check_pending オペランドの指定値が NOUSE の場合

1. 整合性チェックをする表を特定し、強制的に検査保留状態に設定

整合性チェックをする表を特定するために、次のことを確認します。

- 参照整合性を保証できなくなる操作をした表を被参照表とする参照表が存在するかどうか
- 参照整合性を保証できなくなる操作をした表に参照制約が定義されているかどうか

これらを確認する SQL の実行例を次に示します。

```
SELECT N_PARENTS, N_CHILDREN FROM MASTER.SQL_TABLES
WHERE TABLE_SCHEMA = '対象表の所有者名' AND TABLE_NAME = '対象表の表名'
```

次の検索結果が返されます。

- 対象表に定義した外部キーの数
- 対象表に定義した主キーを参照する外部キーの数

N_PARENTS がナル値の場合、対象表に参照制約は定義されていません。

N_CHILDREN がナル値の場合、対象表を被参照表とする参照表は存在しません。

N_CHILDREN がナル値以外の場合、次に示す SQL を実行し、対象表を参照する参照表の表名を確認してください。

```
SELECT TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME, CONSTRAINT_NAME
FROM MASTER.SQL_REFERENTIAL_CONSTRAINTS
WHERE R_OWNER = '対象表の所有者名' AND R_TABLE_NAME = '対象表の表名'
```

検索結果には、対象表を被参照表とする参照表の所有者名、表名及び参照制約の制約名が返されます。検索結果が 0 行の場合、対象表を被参照表とする参照表はありません。

表を特定したら、整合性チェックユティリティを使用して、その表を強制的に検査保留状態に設定します（検査保留状態でない表は、整合性チェックユティリティでチェックできません）。


2. 整合性チェックユティリティを使用した整合性チェック

pd_check_pending オペランドの指定値が USE 又は省略の場合の手順 2.と同じです。整合性チェックユティリティを使用した整合性確認手順については、「[検査保留状態を使用しない場合の整合性確認手順](#)」を参照してください。

(1) 検査保留状態を使用する場合の整合性確認手順（参照制約）

pd_check_pending オペランドの指定値が USE 又は省略の場合の、整合性チェックユティリティを使用した整合性確認手順を次の図に示します。

図 12-38 検査保留状態を使用する場合の整合性確認手順（参照制約）



1. 確認する表の整合性チェック

表単位、又は制約単位に整合性チェックをします。

2. 制約違反有無判定

手順 1.の整合性チェック結果で、制約違反データの有無を判定します。

3. 違反データの修正方法

違反データの修正をユーティリティで行うか、SQLで行うかを選択します。ユーティリティで行う場合、手順 6.へ進んでください。

4. 確認する表の操作抑止

整合性が保証できない表を使用する業務の運用を停止します。

5. 確認する表の検査保留状態を強制解除

制約違反の対策をするため、検査保留状態を強制解除します。

6. 制約違反の対策

ユーティリティで修正する場合

対策方法を次に示します。対策後、手順 1.に戻り、整合性チェックを実行し、違反データがないことを確認し、終了します。

条件	対策方法
主キーに必要なデータがない場合	データベース作成ユーティリティ（pdload）の追加モードで正しいデータをロードします。

条件	対策方法
外部キーに制約違反データがある場合	<ul style="list-style-type: none"> データベース作成ユーティリティ (pdload) の作成モードで正しいデータをロードします。 データベース再編成ユーティリティ (pdrogr) の UOC を使用して不要なデータを削除します。


SQL で修正する場合

対策方法を次に示します。対策後、手順 7.に進みます。

条件	対策方法
主キーに必要なデータがない場合	主キーに必要なデータを INSERT 文で挿入します*1。又は、被参照表の既存のデータを UPDATE 文で更新します*2。
外部キーに制約違反データがある場合	外部キーの制約違反データを DELETE 文で削除、又は、UPDATE 文で正しい値に更新します*1。

注※ 1

外部キーが主キーでもあり、対策を行う表を被参照表とする参照表が存在する場合、修正順序に注意が必要です。例えば、次のような参照関係があるとします。



●REF1 の制約違反の対策をする場合の注意


表 T2 のデータを DELETE 文で修正する場合、REF2 で ON DELETE RESTRICT を指定しているときは、対応する表 T3 のデータを先に削除後、表 T2 のデータを削除してください。また、UPDATE 文で修正する場合、REF2 で ON UPDATE RESTRICT を指定しているときは、更新前のデータに対応する表 T3 のデータを削除後、表 T2 のデータを更新してください。

●REF2 の制約違反の対策をする場合の注意

表 T2 のデータを INSERT 文で修正する場合、表 T1 に挿入対象のデータが存在するかどうか確認します。存在しないときは、先に表 T1 にデータを挿入後、表 T2 にデータを挿入してください。また、UPDATE 文で修正する場合、更新後のデータが表 T1 に存在するかどうか確認します。存在しないときは、先に表 T1 にデータを挿入後、表 T2 のデータを更新してください。

注※ 2

対策をする制約とは別の制約で、その表を被参照表とする参照表が存在する場合、修正順序に注意が必要です。例えば、次のような参照関係があるとします。



●REF1 の制約違反の対策をする場合の注意

T1 のデータを UPDATE 文で修正する場合、REF2 で ON UPDATE RESTRICT を指定しているときは、更新前のデータに対応する T3 のデータを削除後、T2 のデータを更新してください。

7. 違反があった制約を、強制的に検査保留状態に設定

整合性チェックユーティリティを制約単位で実行し、対策をした制約を強制的に検査保留状態に設定します。


8. 確認する表の操作抑止解除

運用を停止していた業務を再開します。手順 1.に戻り、整合性チェックを実行し、違反データがないことを確認します。

(2) 検査保留状態を使用しない場合の整合性確認手順

pd_check_pending オペランドの指定値が NOUSE の場合の、整合性チェックユーティリティを使用した整合性確認手順を次の図に示します。

図 12-39 検査保留状態を使用しない場合の整合性確認手順



注※ 制約名単位の整合性検査を実行する場合は不要です。

1. 確認する表の操作抑止

整合性が保証できない表を使用する業務の運用を停止します。

2. 確認する表を強制的に検査保留状態に設定

確認する表を強制的に検査保留状態に設定します。なお、手順 3.で制約単位の整合性チェックをする場合は、この操作は不要です。

3. 確認する表の整合性チェック

表単位、又は制約単位に整合性チェックをします。

4. 制約違反有無判定

手順 3.の整合性チェック結果で、制約違反データの有無を判定します。

5. 制約違反の対策

「[検査保留状態を使用する場合の整合性確認手順（参照制約）](#)」の手順 6.を参照して、同様に制約違反データを修正してください。

6. 確認する表の操作抑止解除

運用を停止していた業務を再開します。

12.19.6 参照制約とトリガ

(1) 参照制約動作のトリガ

参照制約動作に CASCADE を指定すると、HiRDB が内部的に参照表を更新するトリガを被参照表に対して生成します。HiRDB が内部的に生成するトリガは、次の場合に無効になるため、再作成する必要があります。ただし、HiRDB が生成したトリガだけを再作成することはできません。ALTER ROUTINE を使用して無効になったトリガすべてを再作成してください。また、インデクスの定義、又は削除でインデクス情報が無効になった場合は、ALTER ROUTINE に ALL 指定をしてトリガを再作成してください。

- 更新の場合
 - 参照表の表定義を変更した場合
 - 参照表にインデクスを定義した場合
 - 参照表のインデクスを削除した場合
 - 参照表に、トリガ契機が UPDATE のトリガを生成する場合
 - 参照表のトリガ契機が UPDATE のトリガを削除する場合
 - 参照表が参照する被参照表の主キー構成列の表定義を変更した場合
- 削除の場合
 - 参照表の表定義を変更した場合
 - 参照表にインデクスを定義した場合
 - 参照表のインデクスを削除した場合
 - 参照表に、トリガ契機が DELETE のトリガを生成する場合
 - 参照表のトリガ契機が DELETE のトリガを削除する場合

また、HiRDB が内部的に生成するトリガは、参照表削除 (DROP TABLE, 又は DROP SCHEMA) 時に削除されます。

(2) 参照制約とユーザが定義したトリガの関係

トリガや参照制約が定義されている表に、更新系 SQL (INSERT 文, UPDATE 文, 又は DELETE 文) を実行する場合の、トリガ、参照制約の整合性チェック、及び参照制約動作 (HiRDB が参照制約定義時に

内部的に生成するトリガ) の動作順序について説明します。これらの動作順序は、条件によって二つのパターンがあります。

パターン 1 の条件：

更新対象が被参照で参照制約動作の指定が RESTRICT だけの場合と、更新対象が参照表の場合


パターン 2 の条件：

更新対象が被参照で参照制約動作の指定に RESTRICT 以外がある場合

なお、更新対象の表が参照表であり、かつ被参照表でもある場合は、被参照表の条件が優先されます。

二つのパターンの場合の動作順序をそれぞれ次に示します。

パターン 1



注※

参照制約の整合性はすべてこの時点でチェックされます。チェック内容を次に示します。

1. 更新対象が参照表の場合

更新 (INSERT, UPDATE) データが被参照表に含まれているかどうか


2. 更新対象が被参照表の場合

更新 (UPDATE, DELETE) データが参照表に含まれているかどうか

3. 更新対象が参照表で、かつ被参照表の場合

上記 1, 2 のチェック内容

パターン 2



注※

参照制約の整合性はすべてこの時点でチェックされます。チェック内容はパターン 1 と同じです。

12.19.7 関連製品との連携時の注意

関連製品との連携時の注意事項を次に示します。

- HiRDB Datareplicator を使用する場合

反映側の表に参照制約の定義がある場合は、条件によってデータ連動できないときがあります。条件の詳細は、マニュアル「HiRDB データ連動機能 HiRDB Datareplicator」を参照してください。

- 分割格納条件を変更する場合

被参照表の分割格納条件を変更する場合、及び既存データを削除するような RD エリアの統合又は分割をした場合、分割格納条件変更の完了後の整合性は保証されないため、データの整合性を確認する必要があります。データの整合性確認手順については、「[表の整合性確認手順](#)」を参照してください。

12.20 検査制約

12.20.1 検査制約とは

データベース中の表のデータは、値の範囲や条件など制限を持つ場合が多くあります。例えば、商品の情報をデータベースに格納する場合、商品価格として負の値はあり得ません。そのため、負の値はデータベースに存在してはいけない値であり、挿入又は更新時に値をチェックする必要があります。このように、データ挿入又は更新時に制約条件をチェックし、条件を満たさないデータの場合は操作を抑止することで表データの整合性を保つ制約が**検査制約**です。また、このマニュアルでは検査制約を定義した表を**検査制約表**といいます。

なお、ユーティリティの実行などで検査制約表のデータの整合性が保証できなくなる場合があります。この場合、検査制約表は検査保留状態になります。検査保留状態については「**検査保留状態**」を、整合性を保証できなくなる操作については「**データ操作と整合性**」を参照してください。

検査制約の効果

検査制約を定義すると、データの挿入又は更新時のチェックを自動化できるので UAP を作成するときの負荷を軽減できます。ただし、検査制約表を更新する場合、データの整合性をチェックするため、チェックに掛かる処理時間が増加します。

12.20.2 検査制約の定義

検査制約は、定義系 SQL の CREATE TABLE で CHECK を指定し、表の値の制約条件を探索条件で指定します。また、検査保留状態を使用するには、pd_check_pending オペランドに USE を指定するか、又はオペランドの指定を省略します。

(1) 検査制約を定義する表の制限事項

検査制約を定義する表の表定義、及び表定義変更時の制限事項を次に示します。

(a) 表定義 (CREATE TABLE) 時

- 検査制約は改竄防止表には定義できません。
- 検査制約は一つの表に 254 個まで定義できます。255 個以上は定義できません。例を次に示します。

```
CREATE TABLE T1 (C001 INT CONSTRAINT CHECK_T1_C001 CHECK (C001>0),
                 C002 INT CONSTRAINT CHECK_T1_C002 CHECK (C002>0),
                 :
                 C254 INT CONSTRAINT CHECK_T1_C254 CHECK (C254>0))
                 C255 INT CONSTRAINT CHECK_T1_C255 CHECK (C255>0))
```

} 255個

この場合、検査制約数が 254 個より多いため、定義できません。表定義時にエラーとなります。

- 検査制約，及び各検査制約の探索条件中の AND，OR の個数の和は一つの表に 254 個まで定義できます（ただし，CASE 式中の探索条件，及びその探索条件中の AND，OR の個数は除きます）。例を次に示します。

```

                                AND, ORの数200
CREATE TABLE T1(C001 INT CONSTRAINT CHECK_T1_C1 CHECK(C001=0 OR C001=1 OR ~C001=200),
                C002 INT CONSTRAINT CHECK_T1_C2 CHECK(C002=0 OR C002=1 OR ~C002=53))
                                AND, ORの数53

```

この場合，検査制約数は 2 個ですが，制約名 CHECK_T1_C1 の探索条件中の AND の数が 200，制約名 CHECK_T1_C2 の探索条件中の AND の数 53 で，検査制約数と各検査制約の探索条件中の AND，OR の和が 255 (2 + 200 + 53) となり，254 個より多いため定義できません。表定義時にエラーとなります。

なお，表に定義されている検査制約数と各検査制約の探索条件中の AND，OR の和はディクショナリ表の SQL_TABLE 表の，N_CHECK_LIMIT 列に格納されています。

(b) 表定義変更 (ALTER TABLE) 時

- 検査制約表に対して，DROP 句及び RENAME 句を使用した表定義変更はできません。
- 検査制約表に対して，CHANGE 句を使用した次の変更はできません。
 - データ型やデータ長の変更
 - SPLIT の変更
 - 既定値の設定，解除
 - WITH DEFAULT の設定
- 検査制約表に対して，RENAME 句を使用した列名変更はできません。

(2) 検査制約を定義する場合の注意事項

- SQL オブジェクト用バッファ長の容量見積もり
検査制約表に対して操作する場合，HiRDB が制約条件をチェックするトリガを生成します。そのため，SQL オブジェクト用バッファを指定するときに HiRDB が生成する制約条件の SQL オブジェクトについても考慮する必要があります。SQL オブジェクト用バッファ長 (pd_sql_object_cache_size) の見積もり式については，マニュアル「HiRDB システム定義」を参照してください。
- バックアップの取得
バックアップ取得時点の検査保留状態によって，バックアップの取得範囲が異なります。バックアップの取得時点と取得範囲については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」の「同時にバックアップを取得する必要がある RD エリア」を参照してください。
- データディクショナリ用 RD エリアの再編成

検査制約表の定義と削除を繰り返すと、データディクショナリ用 RD エリアの格納効率が低下します。このような場合、データベース状態解析ユーティリティ (pddbst) でデータディクショナリ用 RD エリアの格納効率を確認し、必要に応じて再編成してください。

12.20.3 検査保留状態

ユーティリティの実行などでデータの整合性を保証できなくなった場合、HiRDB は検査制約表に対するデータ操作を制限します。このように、整合性を保証できないためにデータ操作を制限された状態を**検査保留状態**といいます。検査制約表を検査保留状態にして、データ操作を制限するためには、pd_check_pending オペランドに USE を指定するか、又はオペランドの指定を省略する必要があります。検査保留状態の表は、整合性チェックユーティリティ (pdconstck) を使用して検査保留状態を解除します。整合性チェックユーティリティを使用して、強制的に検査保留状態に設定することもできます。

pd_check_pending オペランドに NOUSE を指定していると、データの整合性を保証できない場合でもデータ操作を制限しません。そのため、整合性が保証できなくなるユーティリティを実行した場合は、整合性チェックユーティリティで強制的に検査保留状態に設定してから、整合性を確認してください。

整合性が保証できなくなる操作については「[データ操作と整合性](#)」を、整合性の確認手順は「[表の整合性確認手順](#)」を参照してください。

(1) 検査保留状態の管理

検査保留状態はディクショナリ表と、表が格納された RD エリアの**表情報**で管理しています。ディクショナリ表では表単位、及び制約単位に検査保留状態を管理し、表情報では分割表の場合は RD エリア単位に、分割表ではない場合は表単位に検査保留状態を管理します。

検査保留状態の情報が格納されている場所と内容を次の表に示します。

表 12-23 検査保留状態の情報が格納されている場所と内容 (検査制約)

格納場所		格納されている情報	
ディクショナリ表	SQL_TABLES 表	CHECK_PEND2 列	表単位の検査制約の検査保留状態
	SQL_CHECKS 表	CHECK_PEND2 列	制約単位の検査制約の検査保留状態
RD エリアの表情報		分割していない表の場合	表単位の参照制約又は検査制約の検査保留状態
		分割表の場合	RD エリア単位の参照制約又は検査制約の検査保留状態

(2) 検査保留状態の表に対して制限される操作

参照制約の場合と同じです。「[検査保留状態の表に対して制限される操作](#)」を参照してください。

(3) 分割表を使用している場合

参照制約の場合と同じです。「[分割表を使用している場合](#)」を参照してください。ただし、「参照表」を「検査制約表」に読み替えてください。

(4) 検査保留状態を使用する場合の注意

- pd_check_pending オペランドの指定値を NOUSE から USE に変更した場合、整合性チェックユーティリティを使用して、検査制約表の整合性を確認する必要があります。確認手順については、「[表の整合性確認手順](#)」を参照してください。
- pd_check_pending オペランドに USE を指定する場合、検査保留状態に設定される参照表及び RD エリアに対して排他が掛かるため、ユーティリティ及び SQL 実行時の排他資源が検査保留状態を使用しない場合とは異なります。

12.20.4 データ操作と整合性

検査制約表に対する操作系 SQL による更新、追加、又は削除は、HiRDB が SQL 実行時にチェックし、整合性を保証します。ただし、次の表に示すユーティリティによる操作をした場合、チェックをしないため、整合性を保証できなくなることがあります。pd_check_pending オペランドに USE を指定していて、これらの操作をした場合、検査制約表は検査保留状態になります。


表 12-24 整合性を保証できなくなる場合の、検査制約表に対する操作とデータ不整合の発生条件

表又は RD エリアに対する操作		データ不整合の発生条件
データベース作成ユーティリティ (pdload)	データロード	検査制約定義で指定した探索条件を満たさないデータをデータロードした場合
データベース再編成ユーティリティ (pdrorg)	リロード (-k reld 指定)	検査制約定義で指定した探索条件を満たさないデータをリロードした場合

12.20.5 表の整合性確認手順

データの整合性確認手順の概要を次の図に示します。

図 12-40 データの整合性確認手順の概要（検査制約）



pd_check_pending オペランドの指定値が USE 又は省略の場合

1. 検査保留状態の表の特定

ディクショナリ表の SQL_TABLES 表を検索して、検査保留状態の表名を検出します。

```
SELECT TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME FROM MASTER.SQL_TABLES
WHERE CHECK_PEND = 'C' OR CHECK_PEND2 = 'C'
```

検索結果には、検査保留状態の表の所有者と検査保留状態の表名が返されます。検索結果が 0 行の場合、検査保留状態の表はありません。

2. 整合性チェックユーティリティを使用した整合性チェック

整合性チェックユーティリティで表単位の整合性チェックを実行し、制約違反データがあれば修正します。検査保留状態の表がなくなるまで整合性チェックを繰り返し、なくなれば終了です。整合性チェックユーティリティを使用した整合性確認手順については、「[検査保留状態を使用する場合の整合性確認手順（検査制約）](#)」を参照してください。

pd_check_pending オペランドの指定値が NOUSE の場合

1. 整合性チェックをする表を特定し、強制的に検査保留状態に設定

整合性チェックをする表を特定するために、整合性を保証できなくなる操作をした表に検査照制約が定義されているかどうかを確認します。これを確認する SQL の実行例を次に示します。

```
SELECT N_CHECK FROM MASTER.SQL_TABLES
WHERE TABLE_SCHEMA = '対象表の所有者名' AND TABLE_NAME = '対象表の表名'
```

次の検索結果が返されます。

- 検査制約の定義数

N_CHECK がナル値の場合、対象表に検査制約は定義されていません。

表を特定したら、整合性チェックユーティリティを使用して、その表を強制的に検査保留状態に設定します（検査保留状態でない表は、整合性チェックユーティリティでチェックできません）。


2. 整合性チェックユーティリティを使用した整合性チェック

pd_check_pending オペランドの指定値が USE 又は省略の場合の手順 2.と同じです。整合性チェックユーティリティを使用した整合性確認手順は、参照制約の場合と同じのため、「[検査保留状態を使用しない場合の整合性確認手順](#)」を参照してください。

(1) 検査保留状態を使用する場合の整合性確認手順（検査制約）

pd_check_pending オペランドの指定値が USE 又は省略の場合の、整合性チェックユーティリティを使用した整合性確認手順を次の図に示します。

図 12-41 検査保留状態を使用する場合の整合性確認手順（検査制約）



1. 確認する表の整合性チェック

表単位、又は制約単位に整合性チェックをします。

2. 制約違反有無判定

手順 1.の整合性チェック結果で、制約違反データの有無を判定します。

3. 違反データの修正方法

違反データの修正をユーティリティで行うか、SQLで行うかを選択します。ユーティリティで行う場合、手順 6.へ進んでください。

4. 確認する表の操作抑止

整合性が保証できない表を使用する業務の運用を停止します。

5. 確認する表の検査保留状態を強制解除

制約違反の対策をするため、検査保留状態を強制解除します。

6. 制約違反の対策

ユーティリティで修正する場合

対策方法を次に示します。対策後、手順 1.に戻り、整合性チェックを実行し、違反データがないことを確認し、終了します。

条件	対策方法
検査制約の定義で指定した探索条件を修正する場合	<p>手順を次に示します。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 表のデータをすべてアンロードします。 2. DROP TABLE で表の定義を削除します。 3. CREATE TABLE で表を再定義します。このとき、検査制約の定義に正しい探索条件を指定します。 4. 1.でアンロードしたデータをロードします。
表に制約違反データがある場合	<ul style="list-style-type: none"> • データベース作成ユーティリティ (pdload) の作成モードで正しいデータをロードします。 • データベース再編成ユーティリティ (pdroorg) の UOC を使用した削除で不要なデータを削除します。


SQLで修正する場合

対策方法を次に示します。対策後、手順 7.に進みます。

条件	対策方法
検査制約の定義で指定した探索条件を修正する場合	ユーティリティで修正する場合と同じです。
表に制約違反データがある場合	制約違反データを DELETE 文で削除、又は、UPDATE 文で正しい値に更新します*。

注※

対策する表を被参照表とする参照表が存在する場合、修正順序に注意が必要です。例えば、次のような関係があるとします。



●CHK1の制約違反の対策をする場合の注意

表 T1 のデータを DELETE 文で修正する場合、REF1 で ON DELETE RESTRICT を指定しているときは、対応する表 T2 のデータを先に削除後、表 T1 のデータを削除してください。また、

UPDATE 文で修正する場合、REF1 で ON UPDATE RESTRICT を指定しているときは、更新前のデータに対応する表 T2 のデータを削除後、表 T1 のデータを更新してください。

7. 違反があった制約を強制的に検査保留状態に設定

整合性チェックユーティリティを制約単位で実行し、対策をした制約を強制的に検査保留状態に設定します。

8. 確認する表の操作抑止解除

運用を停止していた業務を再開します。手順 1.に戻り、整合性チェックを実行し、違反データがないことを確認します。

12.20.6 関連製品との連携時の注意


関連製品との連携時の注意事項を次に示します。

- HiRDB Datareplicator を使用する場合
 - 整合性があるデータが反映されるので、反映側の表に検査制約の定義は不要です。

12.20.7 検査制約表の 64 ビットモードへの移行

HiRDB を 32 ビットモードから 64 ビットモードへ移行する場合、32 ビットモードで定義した検査制約表に挿入や更新をするとエラーになります。32 ビットモードで定義した検査制約表を 64 ビットモードで挿入や更新できるようにするには、64 ビットモードで HiRDB を再開後、検査制約表を再定義してください。検査制約表の 64 ビットモードへの移行の基本的な流れを次の図に示します。

図 12-42 検査制約表の 64 ビットモードへの移行の基本的な流れ



1. 検査制約表の有無判定

検査制約表の有無を確認するため、次の SQL を実行します。

```
SELECT TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME FROM MASTER.SQL_TABLES WHERE N_CHECK > 0
```

結果行数が 1 以上であれば、検査制約表があります。また、検索結果の TABLE_SCHEMA が検査制約表の所有者、TABLE_NAME が検査制約表の表名になります。

2. ビュー表の有無判定

検査制約表を削除すると、検査制約表を使用したビュー表も削除されます。そのため、検査制約表を使用したビュー表があるかどうかを確認する必要があります。検査制約表を使用したビュー表の有無を確認するため、次の SQL を実行します。

```
SELECT VIEW_SCHEMA,VIEW_NAME FROM MASTER.SQL_VIEW_TABLE_USAGE
WHERE BASE_OWNER=検査制約の表の所有者 AND TABLE_NAME=検査制約の表名
```

結果行数が 1 以上であれば、検査制約表を使用したビュー表があります。また、検索結果の VIEW_SCHEMA がビュー表の所有者、VIEW_NAME がビュー表名になります。

3. ビュー定義文の生成

pddefrev コマンド（定義系 SQL の生成）でビュー定義文を生成してください。

4. 参照表の有無判定

検査制約表を削除する場合、主キーが定義されていて、かつ主キーを参照する参照表が定義されていると、その検査制約表は削除できません。そのため、削除する表の主キーを参照する参照表を削除する必要があります。検査制約表の主キーを参照する参照表の有無を確認するため、次の SQL を実行します。

```
SELECT CONSTRAINT_SCHEMA, TABLE_NAME
FROM MASTER.SQL_REFERENTIAL_CONSTRAINTS
WHERE R_OWNER= 検査制約の表の所有者 AND R_TABLE_NAME=検査制約の表名
```

結果行数が 1 以上であれば、参照表があります。また、検索結果の CONSTRAINT_SCHEMA が参照表の所有者、TABLE_NAME が参照表の表名になります。

5. ビュー表の有無判定

参照表を削除すると、参照表を使用したビュー表も削除されます。そのため、参照表を使用したビュー表があるかどうかを確認する必要があります。参照表を使用したビュー表の有無を確認するため、次の SQL を実行します。

```
SELECT VIEW_SCHEMA,VIEW_NAME FROM MASTER.SQL_VIEW_TABLE_USAGE
WHERE BASE_OWNER=参照表の所有者 AND TABLE_NAME=参照表の表名
```

結果行数が 1 以上であれば、参照表を使用したビュー表があります。また、検索結果の VIEW_SCHEMA がビュー表の所有者、VIEW_NAME がビュー表名になります。

6. ビュー定義文の生成

pddefrev コマンド（定義系 SQL の生成）で検査制約表を参照する参照表を使用したビュー定義文を生成してください。

7. 表定義文の生成、データのアンロード、参照表の削除

pddefrev コマンド（定義系 SQL の生成）で参照表の表定義文を生成してください。表定義文を生成後、削除する参照表のデータをアンロードして、参照表を削除してください。

8. 表定義文の生成、データのアンロード、検査制約表の削除

pddefrev コマンド（定義系 SQL の生成）で検査制約表の表定義文を生成してください。表定義文を生成後、削除する検査制約表のデータをアンロードして、検査制約表を削除してください。

9. 検査制約表, インデクスの再定義

8.で生成した表の表定義文に検査制約表, 及びインデクスを再定義してください。

10. 参照表の有無判定

9.で再定義した検査制約表を参照する参照表の有無を 4.と同様にして確認してください。

11. 参照表, インデクスの再定義

9.で再定義した検査制約表を参照する参照表がある場合, 7.で生成した表の表定義文に参照表, 及びインデクスを再定義してください。

12. ビュー表の再定義

検査制約表を使用したビュー表, 又は参照表を使用したビュー表をがある場合, 3., 6.で生成したビュー表の定義文にビュー表を再定義してください。

13. ALTER ROUTINE の実行

表, ビュー表などの削除によって関数が無効状態になっている可能性があるため, 定義系 SQL の ALTER ROUTINE を実行してください。

14. 参照表, 検査制約表へのデータのリロード

再定義した表にデータをリロードしてください。

12.21 圧縮表

12.21.1 データ圧縮機能


HiRDB が表にデータを格納するとき、データを圧縮して格納できます。これをデータ圧縮機能といいます。データの圧縮は列単位に指定でき、圧縮したデータを格納する列を圧縮列といい、圧縮列がある表を圧縮表といいます。

HiRDB がデータを圧縮することで、次のメリットがあります。

- データベースの容量を削減できる。
- UAP 側でデータ圧縮処理を実装する必要がない。

データ圧縮の概要を次の図に示します。

図 12-43 データ圧縮の概要



[説明]

HiRDB がデータの圧縮及び伸張処理を実行するため、ユーザはデータの圧縮及び伸張を指示する必要はありません。

(1) 適用基準

画像、音声など、容量が大きい可変長バイナリデータを含む表を圧縮表にすることをお勧めします。ただし、圧縮表の場合、圧縮処理や伸張処理によるオーバーヘッドが掛かります。このため、性能よりも格納効率を重視するシステムで使用してください。

(2) データの圧縮効率の目安

圧縮前と比べてどれだけ格納領域を節約できるかは、圧縮効率で表します。圧縮効率は、次の計算式で求めます。

$$\text{圧縮効率 (\%)} = \{ (\text{圧縮前のデータ長} - \text{圧縮後のデータ長}) \div \text{圧縮前のデータ長} \} \times 100$$

また、圧縮率と圧縮効率の関係を次に示します。

$$\text{圧縮率} + \text{圧縮効率} = 100$$

圧縮率の測定方法については、「[データの圧縮率の測定方法](#)」を参照してください。

圧縮効率の目安を次の表に示します。なお、データの圧縮率及び圧縮効率は、圧縮対象となるデータの実態によって異なるため、ここで示す圧縮効率はあくまで目安値です。

表 12-25 圧縮効率の目安

データ種別	圧縮効率 (単位: %)
全文字が同一の BINARY データ	98.51
完全にランダムな BINARY データ	-0.36*
テキストデータ (.txt)	58.50
画像データ (.bmp)	75.42
音声データ (.wav)	9.46

注※

圧縮処理で付与されるヘッダ領域が増加したため、圧縮効率がマイナスになります。圧縮処理については、「[データ圧縮の仕組み](#)」を参照してください。

(3) 圧縮表に対する操作で HiRDB が出力するファイル

圧縮表に対する操作によって、HiRDB が出力するファイルのデータの状態を次の表に示します。

表 12-26 HiRDB が出力するファイルのデータの状態

処理内容	ファイル	データの状態
作業表用ファイルが必要な SQL の実行	作業表用ファイル	伸張されたデータ
データベースの更新	システムログファイル	圧縮されたデータ
システムログのアンロード	アンロードログファイル	
データベースのバックアップ (pdcopy コマンド)	バックアップファイル	
表の再編成 (pdrorg -k rorg コマンド)	アンロードデータファイル	圧縮されたデータ*
表のアンロード (pdrorg -k unld コマンド)		伸張されたデータ

注※ UOC を利用して再編成を行う場合は、伸張されたデータが格納されます。

(4) 障害発生時の対処


圧縮表のデータやインデクスが格納されている RD エリアに障害が発生した場合、通常のデータベースの回復と同様にデータベース回復ユーティリティ (pdrstr) で回復できます。

12.21.2 データ圧縮の仕組み

データ圧縮時に使用する圧縮ライブラリは zlib です。HiRDB は、zlib を使用して表定義時に指定した圧縮分割サイズ (省略値: MIN (32,000 バイト, 圧縮列の定義長)) ごとに圧縮します。このとき、圧縮前後のデータの情報を管理するヘッダ領域 (8 バイト) を圧縮分割サイズごとに追加します (zlib が圧縮データに付与するヘッダ領域とは別に追加します)。

ただし、圧縮前後のデータ長が同じ、又は圧縮後のデータ長の方が長くなる場合、HiRDB はデータを圧縮しないで格納します。このため、ヘッダ領域の付与によって、圧縮後のデータサイズが圧縮前よりも大きくなる場合があります。圧縮前後のデータを次の図に示します。

図 12-44 圧縮前後のデータ



12.21.3 圧縮表の定義方法

定義系 SQL の CREATE TABLE の列定義で圧縮指定 (COMPRESSED) をします。必要に応じて、圧縮分割サイズも指定します。ただし、圧縮指定には次の条件があります。

- 圧縮指定は列単位に指定します (表単位に指定することはできません)。
- 圧縮指定できるのは、次のデータ型の列だけです。

- 定義長が 256 バイト以上の BINARY 型
- 抽象データ型 (XML 型) ※

注※

抽象データ型 (XML 型) の列のデータを圧縮するためには、バージョン 09-03 以降の HiRDB XML Extension が必要です。

12.21.4 既存の表を圧縮表に変更する方法

(1) 既存の表の列を圧縮列に変更する場合

定義系 SQL の ALTER TABLE の列属性変更定義 (CHANGE 列名) で圧縮列に変更することはできません。そのため、既存の表の列を圧縮列に変更する場合は、次の手順で行ってください。

〈手順〉

1. 既存の表のアンロード

既存の表をアンロードします。

2. 既存の表の削除

DROP TABLE で既存の表をいったん削除します。

3. 表の再定義

CREATE TABLE で、圧縮列に変更する列に圧縮指定をして、表を再定義します。圧縮指定以外は変更しないでください。

4. 表のリロード

3.で再定義した表に、1.でアンロードしたアンロードデータファイルをリロードします。

データのアンロード及びリロードについては、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

参考

圧縮列に変更する列が表の最後の列の場合、上記手順の 2.及び 3.は次の手順でも圧縮列に変更できます。

- 既存の列の削除、及び圧縮列の追加

PURGE TABLE で表のデータを 0 件にし、ALTER TABLE の列削除定義 (DROP 列名) で圧縮列に変更する列をいったん削除します。次に、ALTER TABLE の列追加定義 (ADD 列名) で、削除した列に圧縮指定をして再定義 (追加) します。

(2) 既存の表の最後に新規の圧縮列を追加する場合

定義系 SQL の ALTER TABLE の列追加定義 (ADD 列名) で圧縮指定をして圧縮列を追加します。その後、圧縮列にデータロードすると、データが圧縮して格納されます。

参考

ALTER TABLE の列追加定義では、表の最後に新しい列を追加します。そのため、圧縮列は表の最後の列にしか追加できません。

12.21.5 圧縮列の定義を変更 (圧縮指定を解除) する方法

圧縮列の定義は、定義系 SQL の ALTER TABLE の列属性変更定義 (CHANGE 列名) で変更できません。圧縮指定を解除したり、圧縮分割サイズを変更するなど、圧縮列の定義を変更する場合、次の手順で変更してください。

〈手順〉

1. 圧縮表のアンロード

定義を変更する圧縮表をアンロードします。

2. 表の再定義

次のどちらかの方法で、圧縮指定を変更、又は解除した表を再定義します。

- 表の再定義

DROP TABLE で圧縮表をいったん削除し、CREATE TABLE で圧縮指定を変更又は解除した表を再定義します。

- 列の削除・追加

PURGE TABLE で表のデータを 0 件にし、ALTER TABLE の列削除定義 (DROP 列名) で圧縮列をいったん削除します。次に、ALTER TABLE の列追加定義 (ADD 列名) で圧縮指定を変更又は解除した列を追加します。

ただし、ALTER TABLE の列追加定義では、表の最後に新しい列を追加するため、圧縮指定を変更又は解除できる列は最後の列だけです。

3. 表のリロード

2.で定義した表に、1.でアンロードしたアンロードデータファイルをリロードします。

データのアンロード及びリロードについては、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

12.21.6 圧縮表使用時の留意事項

- 圧縮列のデータを SQL やユーティリティで操作する場合、圧縮処理や伸張処理のオーバーヘッドが掛かります。BINARY 型のデータの圧縮処理や伸張処理に掛かった時間は、統計解析ユーティリティ (pdstedit) の UAP に関する統計情報で確認できます。なお、抽象データ型 (XML 型) の処理時間については確認できません。
- 圧縮対象となるデータの実態によって異なりますが、圧縮分割サイズが大きいほどデータの圧縮効率は上がります。ただし、圧縮分割サイズを大きくすると、圧縮列に対するデータの格納及び抽出が発生する SQL^{*}を実行する場合に SQL 実行時に確保するプロセス固有領域が増加します。メモリ不足を防ぐため、圧縮分割サイズはシステム内の空きメモリや、pd_max_access_tables オペランドの指定値を考慮した値を指定してください。増加するプロセス固有メモリ所要量については、HiRDB/シングルサーバの場合は「圧縮列に対して操作系 SQL を実行する場合に必要なメモリ所要量の求め方」を、HiRDB/パラレルサーバの場合は「圧縮列に対して操作系 SQL を実行する場合に必要なメモリ所要量の求め方」を参照してください。
- 表の再編成時にエラーが発生し、その対処として圧縮されたデータを含むアンロードデータファイル (pdroorg -k roorg でアンロードされたファイル) をリロードする場合、アンロード元とリロード先の表の圧縮指定 (圧縮指定の有無、及び圧縮分割サイズの指定値) が同じである必要があります。圧縮指定が異なる列がある場合、pdroorg はエラー終了します。
- 共有モードで圧縮表のリバランスを実行する場合、データの伸張及び圧縮を行うため、圧縮列がない場合に比べてリバランス処理に掛かる時間が長くなることがあります。実行時間を短縮したい場合は、占有モードで実行してください。

注※ 次のような SQL です。

- SUBSTR 関数を使用している
- POSITION 関数を使用している
- 後方削除更新をしている

12.21.7 データの圧縮率の測定方法

データの圧縮率の測定方法について説明します。実際にデータを圧縮・格納する前にどれくらい圧縮されるのか知りたい場合や、データの格納後にどれくらい圧縮されたのか確認したい場合に測定してください。ただし、抽象データ型 (XML 型) の列の場合、pddbst で確認できないため、圧縮・格納後の測定はできません。

(1) データを圧縮・格納する前の測定方法

データの圧縮率は、圧縮対象となるデータの実態によって大きく異なります。正確な圧縮率は実際にデータを圧縮・格納した後でない限り測定できませんが、gzip^{*}を使用して算出した圧縮後のデータ長の概算値を用いることで、圧縮率の概算値を計算できます。計算式を次に示します。

注※

HiRDB が圧縮に使用するアルゴリズム (Deflate) と同等の圧縮アルゴリズムを使用しています。

計算式

$$\text{圧縮率 (\%)} = \{ (\text{gzipによる圧縮後のデータ長} \times 1.05^{※}) \div \text{圧縮前のデータ長} \} \times 100$$

注※

zlib と gzip では、圧縮時に付与される圧縮情報を管理するヘッダの形式が異なるため、圧縮後のデータサイズに 5% の余裕値を加えます。

(2) データを圧縮・格納した後の測定方法

実際にデータを圧縮・格納した後で圧縮率の概算値を算出する計算式を次に示します。

計算式

$$\text{圧縮率 (\%)} = (\text{圧縮後のデータ長}^{※1} \text{の合計} \div \text{圧縮前のデータ長}^{※2} \text{の合計})^{※3} \times 100$$

注※1 算出手順を次に示します。

1. -d オプション指定で、RD エリア単位又は表単位にデータベース状態解析ユーティリティ (pddbst) を実行します。
2. 出力結果の<BINARY segment>の情報から、次の計算式で圧縮後のデータ長を求めます。

$$\sum_{i=1}^{10} n_i \times a \times b$$

n_i : バイナリ専用セグメントの Used Page Ratio (使用中ページの比率別ページ数) が示す各比率の最大値 (例えば、Used Page Ratio が 1~10% の場合は 10% で 0.1, 11~20% の場合は 20% で 0.2 となります)

a : n_i に対応した Page の値

b : バイナリ専用セグメントのページサイズ

3. 1. で対象とした RD エリア、又は表に BINARY 型の圧縮列と非圧縮列が混在している場合、2. の算出結果から非圧縮列のデータ長を減算します。非圧縮列のデータ長は次の SQL を実行して算出します。

```
select sum (length (非圧縮列名)) from 表識別子 [in RDエリア名]
```

注※2

圧縮前のデータ長は、非圧縮列のデータ長の算出方法 (注※1 の 3. を参照) と同じ SQL を実行して算出します。

注※3

1.0 以上の場合、圧縮によってデータ長が増加した、又は圧縮の効果が小さいことを示します。この場合は、圧縮列の定義を変更して、圧縮指定を解除することをお勧めします。圧縮指定の解除については、「[圧縮列の定義を変更（圧縮指定を解除）する方法](#)」を参照してください。

12.22 一時表


一時表は、トランザクション又はSQLセッションの間中だけ存在する実表です。トランザクションの間中だけ存在する一時表をトランザクション固有一時表、SQLセッションの間中だけ存在する一時表をSQLセッション固有一時表といいます。

一時表は、表定義時点では作成されません。一時表に対して、最初に INSERT 文が実行されたときに表が作成されます。このことを、一時表の**実体化**といいます。

また、一時表は一つの表定義に対して接続 (CONNECT 文実行) ごとに専用の表が作成されるため、複数ユーザが同時に使用しても、ほかのユーザのデータ操作 (参照, 挿入, 更新, 又は削除) の影響を受けません。一時表及び一時表に定義したインデクス (一時インデクス) は、一時表用 RD エリアに格納され、トランザクションの決着時又はSQLセッションの終了時に、自動的に削除されます。一時表用 RD エリアについては、「一時表用 RD エリア」を参照してください。

一時表の概要を次の図に示します。

図 12-45 一時表の概要



一時表の効果

- トランザクション又はSQLセッションで複雑な処理を行う場合、中間処理結果を一時的に保持し、更に加工して最終的な結果を得るなど、作業用の表として使用できます。
- データ件数が多い表の一部のデータに対してトランザクション又はSQLセッション内で頻繁にアクセスする場合、該当するデータを一時表に格納することで入出力回数を削減でき、性能向上できます。
- 一時表は、トランザクションの決着時又はSQLセッションの終了時に自動的に削除されるため、UAPによる後処理が不要になり、UAP作成の負担が軽減できます。

一時表の適用基準

データ件数が多い表の一部にだけアクセスが頻繁にあるトランザクションや、中間処理結果を一時的に保存する必要があるような複雑な処理をするバッチ業務などに一時表の使用をお勧めします。

12.22.1 一時表のデータ有効期間


実体化された一時表のデータ有効期間（実体が存在する期間）は、その一時表がトランザクション固有一時表か、SQLセッション固有一時表かによって異なります。一時表のデータ有効期間の開始及び終了タイミングを次の表に、データ有効期間とある時点で保持されているデータの例を次の図に示します。

表 12-27 一時表のデータ有効期間の開始と終了

一時表の種類	開始となるタイミング	終了となるタイミング
トランザクション固有一時表	トランザクション中で、一時表に対して最初に INSERT 文が実行されたとき	トランザクションが決着したとき
SQLセッション固有一時表	SQLセッション中で、一時表に対して最初に INSERT 文が実行されたとき	<ul style="list-style-type: none"> SQLセッションが終了したとき 一時表を実体化したバックエンドサーバが終了したとき 一時表を実体化したバックエンドサーバがあるユニットが終了したとき 一時表を実体化したバックエンドサーバ、又はそのバックエンドサーバがあるユニットに対して系切り替えが発生したとき

図 12-46 一時表のデータ有効期間と、ある時点で保持されているデータの例（その 1）

● トランザクション固有一時表TMP1、及びSQLセッション固有一時表TMP2に対する操作の場合




[説明]

時刻 T の時点で、SQLセッション1及び2が使用する一時表TMP1及びTMP2に保持されているデータを次に示します。

SQLセッション	一時表	保持されているデータ
SQLセッション1	TMP1	4.で挿入したデータ。
	TMP2	1.及び3.で挿入したデータ。
SQLセッション2	TMP1	この時点では、データはありません。
	TMP2	1.及び3.で挿入したデータ。

図 12-47 一時表のデータ有効期間と、ある時点で保持されているデータの例（その 2）

●SQLセッション固有一時表TMP2に対する操作の場合



[説明]

時刻 T1 及び T2 の時点で、SQL セッション 1 及び 2 が使用する一時表 TMP2 に保持されているデータを次に示します。

時刻	SQLセッション	保持されているデータ
T1	SQLセッション1	2.で表のデータを削除しているため、この時点では、データはありません。ただし、TMP2の実体は存在します。
	SQLセッション2	1.で挿入したデータ。
T2	SQLセッション1	3.及び4.で挿入したデータ。
	SQLセッション2	この時点では、データはありません。TMP2を実体化する前の同期点までロールバックしているため、TMP2の実体は存在しません。

注意事項

- 一時表のデータ有効期間外に、一時表に対して検索、更新、及び削除を実行しても、データがない表に対して SQL を実行したときと同じ結果になります。
- HiRDB/パラレルサーバで、SQLセッション固有一時表を実体化したバックエンドサーバ又はそのバックエンドサーバがあるユニットが異常終了したり、系切り替えが発生したりすると、データ有効期間が終了します。そのため、SQLセッションが終了するまで、該当する一時表に対するデータ操作はSQLエラーになります。

12.22.2 一時表及び一時インデクスの定義方法

(1) 一時表を定義する場合

定義系 SQL の CREATE TABLE で GLOBAL TEMPORARY を指定します。トランザクション固有一時表を定義する場合は ON COMMIT DELETE ROWS を、SQL セッション固有一時表を定義する場合は ON COMMIT PRESERVE ROWS を指定します。なお、一時表の場合、指定できない、又は指定しても無視されるオペランドがあります。詳細については、マニュアル「HiRDB SQL リファレンス」の CREATE TABLE を参照してください。

(2) 一時インデクスを定義する場合

基本的に、通常のインデクスの定義と同じです。一時インデクスも一時表と同様に、指定できない、又は指定しても無視されるオペランドがあります。詳細については、マニュアル「HiRDB SQL リファレンス」の CREATE INDEX を参照してください。

(3) データを格納する一時表用 RD エリアを指定する場合

クライアント環境定義 PDTMPTBLRDAREA に使用する一時表用 RD エリア名を指定します。複数の RD エリアを指定した場合や、この環境定義の指定を省略した場合、次の規則に従って HiRDB がデータを格納する一時表用 RD エリアを決定します。

- PDTMPTBLRDAREA に複数の RD エリアを指定している場合
指定した RD エリアに特定 SQL セッション占有属性と SQL セッション間共有属性の一時表用 RD エリアが混在しているときは、特定 SQL セッション占有属性の一時表用 RD エリアを優先して使用します。
- PDTMPTBLRDAREA の指定を省略している場合
SQL セッション間共有属性の一時表用 RD エリアを使用します。

12.22.3 格納先 RD エリアの決定規則

一時表用 RD エリアが複数ある場合や、クライアント環境定義 PDTMPTBLRDAREA の指定を省略している場合、HiRDB が、データを格納する一時表用 RD エリアを決定します。HiRDB は、次の順序で格納先 RD エリアを決定します。

(1) 格納先バックエンドサーバの決定 (HiRDB/パラレルサーバの場合だけ)

HiRDB/パラレルサーバの場合、まず、データを格納するバックエンドサーバを決定します。このとき、次の規則で格納先候補バックエンドサーバを絞り、その中から、INSERT 文で指定した実表の中で一時表以外の実表にアクセスするバックエンドサーバを優先して使用します。

- クライアント環境定義 PDTMPTBLRDAREA に RD エリアを指定している場合
指定した RD エリアがあるバックエンドサーバを格納先候補とします。

指定した RD エリアに特定 SQL セッション占有属性と SQL セッション間共有属性の一時表用 RD エリアが混在しているときは、特定 SQL セッション占有属性の一時表用 RD エリアがあるバックエンドサーバを優先して使用します。

- クライアント環境定義 PDTMPTBLRDAREA に RD エリアを指定していない場合

SQL セッション間共有属性の一時表用 RD エリアがあるバックエンドサーバを格納先候補とします。


ポイント

HiRDB が格納先バックエンドサーバを決定するとき、INSERT 文で指定した実表の中で、一時表以外の実表にアクセスするバックエンドサーバを優先するため、(例) のように INSERT SELECT を使用すると、バックエンドサーバ間のデータ転送を回避できます。

(例) INSERT INTO TMP1 SELECT C1,C2,C3 FROM T1

一時表 TMP1 に、表 T1 から列 C1, C2, 及び C3 を挿入する SQL です。

この SQL を実行する場合の構成を次の図に示します。PDTMPTBLRDAREA には、RDTMP1 と RDTMP2 を指定しています。



このとき、HiRDB は、表 T1 がある BES1 を格納先バックエンドサーバに決定します。これによって、BES1 と BES2 間でデータ転送することなく、SQL を実行できます。

(2) 格納先候補 RD エリアの決定

クライアント環境定義 PDTMPTBLRDAREA の指定によって、格納先候補の RD エリアを決定します。PDTMPTBLRDAREA の指定については、「データを格納する一時表用 RD エリアを指定する場合」を参照してください。

(3) 条件に合致する RD エリアの決定

格納先候補 RD エリアから、次に示すすべての条件に合致する RD エリアを決定します。

- 一時表の操作に関する排他を取得できる状態である。
一時表の排他については、「一時表の排他制御」を参照してください。
- UAP がアクセスできる状態である。
- 格納する一時表が FIX 表の場合、一時表の行長が RD エリアに格納できるサイズを超えていない。
詳細は、マニュアル「HiRDB SQL リファレンス」の「CREATE TABLE」の FIX オペランドの規則 3.を参照してください。

- 格納する一時インデックスを構成する列の長さの合計が、RD エリアに格納できるサイズを超えていない。詳細は、マニュアル「HiRDB SQL リファレンス」の「CREATE INDEX」の共通規則 5.を参照してください。
- RD エリア内の一時表の利用回数が 500 未満である。
- RD エリア内の一時インデックスの利用回数が 500 未満である。
- 未使用セグメントが存在する。
- 一時表及び一時インデックス数が `pd_max_temporary_object_no` オペランドの指定値を超えていない。
- `pd_tmp_table_initialize_timing` オペランドに ACCESS を指定している場合、初期化されていない一時表用 RD エリアである。
一時表用 RD エリアの初期化については、「[一時表用 RD エリアの初期化](#)」を参照してください。

(4) 格納先一時表用 RD エリアの決定

条件に合致した RD エリアから、次の一時表用 RD エリアを優先して使用します。

- 最も多く未使用セグメントが存在する一時表用 RD エリア
- `pd_tmp_table_initialize_timing` オペランドに ACCESS を指定している場合、初期化されていない一時表用 RD エリア
一時表用 RD エリアの初期化については、「[一時表用 RD エリアの初期化](#)」を参照してください。

12.22.4 一時表用 RD エリアがない場合の対処

HiRDB が一時表にデータを格納する時に、使用できる一時表用 RD エリアがない場合、KFPA19704-E メッセージを出力し、トランザクションを無効にします。このとき、KFPA19704-E メッセージで出力されるエラー要因は、最初に格納先候補になった RD エリアのものだけです。メッセージに表示された RD エリアの対処をしても、頻繁に同じメッセージが出力される場合、次に示す方法で、ほかの一時表用 RD エリアの状態を確認し、対処してください。

〈対処方法〉

`pddbls -T` コマンドを実行します。

実行結果から、`RDAREA_FOR_TEMPORARY_TABLE` に `OCCUPIED` 又は `SHARED` が表示されている RD エリアがあるかどうかを確認します。

- **OCCUPIED 又は SHARED が表示されている RD エリアがない場合**
使用できる一時表用 RD エリアがありません。特定 SQL セッション占有属性の一時表用 RD エリアを追加し、必要に応じて追加した RD エリアをクライアント環境定義 `PDTMPTBLRDAREA` に指定してください。
- **OCCUPIED 又は SHARED が表示されている RD エリアがある場合**

一時表用 RD エリアはありますが、格納先の条件に合致する RD エリアがありません（格納先の条件は、「条件に合致する RD エリアの決定」を参照）。どの条件に合致しないのかを調査するため、一時表用 RD エリアに対して `pddbbs -a -T`、及び `pddbbs -k -phys` を実行します。実行結果から次の表に示す項目を確認し、条件を満たさない場合はそれぞれ対処してください。

表 12-28 確認項目と対処方法

項番	コマンド	確認項目	内容	対処
1	<code>pddbbs -a -T</code>	STATUS	RD エリアの状態	RD エリアが次の状態の場合、対処が必要です。 <ul style="list-style-type: none"> ・ クローズ状態 ・ 閉塞中 ・ <code>pdhold</code> コマンド受け付け状態 RD エリアをオープンしたり、閉塞を解除したりして UAP がアクセスできる状態にしてください。障害閉塞のときは、 <code>pdmod</code> コマンドで一時表用 RD エリアを再初期化 (<code>initialize rdarea</code> 文) してください。
2		SEGMENT	RD エリア内の未使用セグメント数	未使用セグメントがない場合、 <code>pdmod</code> コマンドで次のどれかの対処をしてください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一時表用 RD エリアを追加する (<code>create rdarea</code> 文) ・ 作成済みの一時表用 RD エリアを再初期化する (<code>initialize rdarea</code> 文) ・ 作成済みの一時表用 RD エリアを拡張する (<code>expand rdarea</code> 文) ・ 作成済みの一時表用 RD エリアの属性変更 (<code>alter rdarea</code>) で、自動増分を適用する
3	<code>pddbbs -k -phys</code>	Page Size	RD エリアのページ長	ページ長についての条件を満たしていない場合、次のどちらかの対処をしてください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ ページ長についての条件を満たす一時表用 RD エリアを追加する ・ 条件を満たすように作成済みの一時表用 RD エリアのページ長を変更する
4		Unused Segment	RD エリア内の未使用セグメント数	項番 2 と同じです。

12.22.5 一時表の排他制御

一時表はトランザクション又は SQL セッションごとに固有のデータを保持し、ほかのユーザからアクセスされない表のため、実体化以外では、表の操作に対する排他は基本的に取得しません。一時表の排他制御について説明します。

(1) 一時表の実体化時に取得する排他

一時表が実体化する時に、次に示す排他を取得します。

表 12-29 一時表の実体化時に取得する排他

資源種別名	内容	排他解除時期		
		トランザクション固有一時表	SQL セッション固有一時表	
RDAR	RD エリア (表及びインデクス※ ¹ 格納 RD エリア)	トランザクション決着時	DISCONNECT 文完了時	
TABL	表			
RATM	ユーザディレクトリ表情報			
RAIM	ユーザディレクトリインデクス情報※ ¹			
SBMB	ユーザディレクトリセグメント情報			
TEMP	一時表実体化管理情報			一時表の実体化後※ ²
TPID	ユーザ固有 ID 管理 (一時表)			DISCONNECT 文完了時
RDAS	RD エリア状態管理	一時表の実体化後※ ²		
RRAM, TRAL, TRAI	RD エリア管理情報			
PTBL	前処理表		DISCONNECT 文完了時	

注※1

一時インデクスがある場合だけです。

注※2

この資源に対する排他は実体化時に一時的に取得する排他です。

(2) 一時表に対する操作で取得する排他

次の SQL 文を実行すると、前処理表 (PTBL) に対してだけ排他を取得します。

- LOCK 文
- CREATE INDEX 文

- DROP INDEX 文
- DROP TABLE 文

なお、一時表に対して次の SQL 文を実行しても、ページ、行、キー値の排他は取得しません。

- SELECT 文
- INSERT 文
- UPDATE 文
- DELETE 文
- PURGE TABLE 文

(3) 排他待ち又は実行エラーになる操作

一時表を操作している場合、次に示す操作のどれかを同時に実行すると、排他待ち又は実行エラーになるおそれがあります。

- pdclose (一時表用 RD エリアのクローズ)
- pdhold (一時表用 RD エリアの閉塞)
- pdopen (一時表用 RD エリアのオープン)
- pdrels (一時表用 RD エリアの閉塞解除)
- pdmod コマンドの create rdarea 文 (一時表用 RD エリアの追加)
- pdmod コマンドの initialize rdarea 文 (一時表用 RD エリアの再初期化)
- pdmod コマンドの remove rdarea 文 (一時表用 RD エリアの削除)
- CREATE INDEX 文 (一時インデクスの定義)
- DROP INDEX 文 (一時インデクスの削除)
- DROP SCHEMA 文 (スキーマの削除)
- DROP TABLE 文 (一時表の削除)

12.22.6 一時表使用時の制限事項

(1) 運用コマンド又はユーティリティ

次に示す運用コマンド又はユーティリティは、一時表に対して実行できません。詳細は、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

- 最適化情報収集ユーティリティ (pdgetcst)
- データベース作成ユーティリティ (pdload)

- グローバルバッファ常駐化ユーティリティ (pdpgbfon)
- 空きページ解放ユーティリティ (pdreclaim)
- データベース再編成ユーティリティ (pdrorg)

(2) SQL

次に示す SQL は、一時表又は一時インデクスを指定できないなどの制限があります。詳細は、マニュアル「HiRDB SQL リファレンス」を参照してください。

- 定義系 SQL
 - ALTER INDEX
 - ALTER TABLE
 - CREATE INDEX
 - CREATE TABLE
 - CREATE TRIGGER
 - DROP INDEX
 - DROP SCHEMA
 - DROP TABLE
 - GRANT
 - REVOKE
- 操作系 SQL
 - ALLOCATE CURSOR 文
 - ASSIGN LIST 文
 - DECLARE CURSOR 文
 - 動的 SELECT 文
 - SELECT 文 (表参照, 問合せ式 形式 2)
 - DELETE 文
 - UPDATE 文
- 制御系 SQL
 - COMMIT 文
 - DISCONNECT 文
 - ROLLBACK 文
 - LOCK TABLE 文
 - SET SESSION AUTHORIZATION 文

13

インデクスの設計

この章では、B-tree 構造のインデクス及びプラグインインデクスを設計する上で検討する項目について説明します。

13.1 インデクスを設計するときの検討項目

表に対する処理性能を向上させるには、インデクスを作成します。ただし、効果的に作成しないと、逆に性能を劣化させることもあります。このため、より効果的なインデクスの作成方法を検討する必要があります。また、インデクスのユーザ用 RD エリアへの格納の仕方によって、表に対する処理性能や操作性が異なります。これらの点を考慮してインデクスを設計する必要があります。

インデクスを設計するときの検討項目を次の表に示します。

表 13-1 インデクスを設計するときの検討項目

記載箇所	設計作業ごとの検討項目	説明
「インデクス」を参照してください。	インデクスの作成	SQL 文に適した B-tree 構造のインデクスを検討するときに、参照してください。
「インデクスの横分割」を参照してください。	インデクスの横分割	B-tree 構造のインデクスの RD エリア構成について検討するときに、参照してください。
「プラグインインデクス」を参照してください。	プラグインインデクスの作成	プラグインインデクスを作成するときに、参照してください。
「プラグインインデクスの横分割」を参照してください。	プラグインインデクスの横分割	プラグインインデクスの RD エリア構成について検討するときに、参照してください。
「インデクスの優先順位」を参照してください。	インデクスの優先順位	検索する表に複数のインデクスが定義されている場合、HiRDB が使用するインデクスの優先順位について説明しています。SQL 文に適したインデクスを検討するときに、参照してください。

13.2 インデクス

ここでは、B-tree 構造のインデクスの設計について説明します。

13.2.1 インデクスの作成

(1) インデクスの効果

性能の向上

表を検索するときのキーとなる列にインデクスを作成しておくことで、表の検索性能が向上します。詳細は、マニュアル「HiRDB 解説」の「インデクスの基本構造」を参照してください。

(2) 適用基準

(a) インデクス作成に適している列

インデクス作成に適している列を次に示します。

- データを絞り込むための条件に使用する列
探索条件に使用する列にインデクスを作成すると、条件を満たすデータを効率良く取り出せます。
- 表の結合処理の条件として使用する列
表を結合する場合は、結合列にインデクスを作成することで、効率の良い結合処理ができます。特に、結合列に指定することが多い外部キーには、インデクスを作成してください。
- ORDER BY, GROUP BY に指定する列
探索条件に使用する列に加えて、ORDER BY, GROUP BY に指定する列をインデクス構成列に含めると、HiRDB が実行するソート処理を省略できることがあるため、効率良く処理ができます。ソート処理を省略できる条件については、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」の「アクセスパス表示ユティリティ (pdvwopt)」の「ORDER BY, GROUP BY を指定した検索に使用する表のインデクス定義」を参照してください。

インデクスを構成する列の組み合わせや順序については、「[インデクス構成列の検討](#)」を参照してください。

(b) インデクス作成に適さない列

次に示す列にインデクスを作成すると性能が低下するため、インデクス作成には適していません。

- 更新頻度の高い列
- データの重複度が高い列（データの種類が少ない列）

それぞれの理由について、次に説明します。

- 更新頻度の高い列

- 更新 SQL の性能への影響


インデクス構成列の値を更新すると、キー値も更新されます。このインデクスメンテナンスは、更新 SQL の延長で実行されるため、更新 SQL の実行頻度が高い場合は、性能が低下します。

- インデクス格納ページの断片化


インデクスのキー値はキー値順に並んで格納されているため、キー値が更新されると格納位置が変わり、インデクスのページには断片化した空き領域が発生します。更新 SQL の実行頻度が高い場合は、断片化の進行が早いため、次のインデクス再編成を実行するまでに、インデクスを使用した検索性能が低下します。

図 13-1 インデクスページの断片化による検索性能への影響

インデクスページが断片化していない場合



インデクスページが断片化している場合




(凡例)

- : インデクス検索処理の流れ
- : キー値

- データの重複度が高い列 (データの種類の少ない列)

データの重複度が高い列とは、例えば、0と1の2種類の値しか持たないフラグやステータス情報を設定する列が該当します。このような列に対して単一列インデックスを作成しても、行を絞り込めないため、大量の行にアクセスします。インデックスを使った検索は、行の格納順序は意識しないランダムなアクセスです。したがって、大量の行にアクセスすると、インデックスを使用しない場合よりも時間が掛かることがあります。

図 13-2 フラグ列のインデックスを使用した検索処理の例



(凡例)

- : インデックス検索処理の流れ
- : アクセスするキー値および行

データの重複度が高い列に対して探索条件を指定する場合は、ほかの探索条件に指定した列にインデックスを作成して、絞り込んでください。絞り込めない場合は、データの重複度が高い列も組み合わせて、複数列インデックスを作成してください。この場合、インデックス構成列の順序は、データの重複度が高い列を一番後ろにしてください。

(3) 作成方法

表にインデックスを作成するには、定義系 SQL の CREATE INDEX を実行します。

(4) 共通規則

- 1.一つの表に最大 255 個のインデクスを定義できます。
- 2.ナリ値を含む列又は行のない列に対してもインデクスを定義できます。
- 3.ビュー表にはインデクスを作成できません。

(5) インデクスを定義できないデータ型

次に示すデータ型の列にはインデクスを定義できません。

- BLOB
- BINARY
- 抽象データ型

(6) インデクスのキー長の上限

インデクスのキー長は、次に示す条件を満たす必要があります。この条件を満たさないとインデクスを定義できません。

インデクスのキー長 (バイト)
≤MIN { (インデクス格納RDエリアのページサイズ÷2) -1242, 4036 }

インデクス格納 RD エリアのページサイズが 4096 バイトの場合は、キー長が最大 806 バイトのインデクスが定義できます。インデクスのキー長については、表「[インデクスのキー長一覧](#)」を参照してください。

なお、複数列インデクスの場合は、複数列インデクスを構成する各列のキー長の合計がインデクスのキー長となります。

(7) 注意事項

一つの表に同じインデクスを二つ以上作成できません。異なるインデクス名であっても同じインデクスと扱われる場合の例を次に示します。

●単一系列インデクスの場合

```
CREATE INDEX インデクス1 ON 表1 (列1 ASC)
CREATE INDEX インデクス2 ON 表1 (列1 DESC)
```

この場合、インデクス 2 はインデクス 1 と同じインデクスとして扱われます。このため、先に定義したインデクス 1 が有効になります。

●複数列インデクスの場合

```
CREATE INDEX インデクス1 ON 表1 (列1 ASC, 列2 ASC)
CREATE INDEX インデクス2 ON 表1 (列1 DESC, 列2 DESC)
```

又は

```
CREATE INDEX インデクス1 ON 表1 (列1 ASC, 列2 DESC)
CREATE INDEX インデクス2 ON 表1 (列1 DESC, 列2 ASC)
```

この場合、インデクス1とインデクス2は同じインデクスとして扱われます。このため、先に定義したインデクス1が有効になります。なお、次に示す場合は、互いに異なるインデクスになります。

```
CREATE INDEX インデクス1 ON 表1 (列1 DESC, 列2 DESC)
CREATE INDEX インデクス2 ON 表1 (列1 ASC, 列2 DESC)
```

13.2.2 インデクス構成列の検討

(1) 探索条件を満たすデータだけに絞り込む場合


(a) インデクス構成列の組み合わせ

探索条件を満たすデータだけに絞り込む場合は、探索条件に指定する列にインデクスを作成してください。AND 演算子を使用して、複数の探索条件を満たすデータだけに絞り込む場合は、探索条件に指定する複数の列に対して、一つのインデクスを作成してください。すべての探索条件を一つのインデクスで絞り込む方が、効率が良いです。複数の探索条件を一つのインデクスで絞り込む例を次に示します。

(例)

- SQL 文
SELECT * FROM TBL1 WHERE C1 = 10 AND C2 = 20 AND C3 = 30
- インデクス定義
CREATE INDEX IDX1 ON TBL1(C1, C2, C3)

図 13-3 複数の探索条件を一つのインデックスで絞り込む例



(凡例)

- : SQL処理の流れ
- : アクセスするキー値および行




[注意事項]

AND 演算子を使用して、複数の探索条件を満たすデータだけに絞り込む場合に、探索条件のそれぞれの列に単一系列インデックスを作成しても、どれか一つのインデックスしか使用しません*。インデックスに含まれない列の条件は、行データを参照して評価します。次に例を示します。

(例)

- SQL 文
SELECT * FROM TBL1 WHERE C1 = 10 AND C2 = 20 AND C3 = 30
- インデクス定義
CREATE INDEX IDX1 ON TBL1(C1)
CREATE INDEX IDX2 ON TBL1(C2)
CREATE INDEX IDX3 ON TBL1(C3)

図 13-4 探索条件のそれぞれの列に単一系列インデックスを作成した場合



注※

SQL 最適化オプションの指定内容によっては、インデックスを複数使用することがあります。ただし、一つの複数列インデックスを使用する方が効率が良いです。

(b) インデックス構成列の順序

複数列インデックスの場合、第1構成列は、必ず「=」条件を指定する列にします。また、「=」条件を指定する場合が多い列ほど先に指定します。これによって、インデックス内の検索範囲を小さくできるため、インデックス内の検索時間を短縮できます。


インデックス構成列順序による検索範囲の違いについて、次に例を示します。

(例 1)

「=」条件を指定した列が第1構成列である場合

- SQL 文
SELECT * FROM TBL1 WHERE C1 = 'B' AND C2 BETWEEN 10 AND 50
- インデックス定義
CREATE INDEX IDX1 ON TBL1(C1,C2)

図 13-5 「=」条件を指定した列が第1構成列である場合




(例 2)

「=」条件を指定した列が第1構成列ではない場合

- SQL 文
SELECT * FROM TBL1 WHERE C1 = 'B' AND C2 BETWEEN 10 AND 50
- インデクス定義
CREATE INDEX IDX2 ON TBL1(C2,C1)

図 13-6 「=」条件を指定した列が第1構成列ではない場合



「=」条件を指定した列については、インデクス構成列の順序を探索条件の指定順序と一致させる必要はありません。次に例を示します。

(例)

- SQL 文

```
SELECT * FROM TBL1 WHERE C3 = 10 AND C1 = 20 AND C2 = 30
```

- インデクス定義

```
CREATE INDEX IDX1 ON TBL1(C2, C3, C1)
```

[説明]

インデクス構成列の順序が(C3, C1, C2)である必要はありません。



[注意事項]

「=」条件を指定した場合でも、フラグやステータス情報を設定する列のようにデータの重複度が高い列は、インデクス構成列には適しません。詳細は、「[インデクス作成に適さない列](#)」を参照してください。

(2) 表を結合する場合

(a) インデクス構成列の組み合わせ

表を結合する場合は、結合列にインデクスを作成してください。結合列にインデクスを作成することで、表の結合方法を効率の良い NESTED LOOPS JOIN にできます。

- 結合列が複数ある場合は、すべての結合列を含んだ複数列インデクスを作成してください。すべての結合列がインデクス構成列に含まれていないと、NESTED LOOPS JOIN を効率良く処理できません。詳細は、マニュアル「HiRDB パフォーマンスガイド」の「[効率の悪い NESTED LOOPS JOIN の対策](#)」を参照してください。
- NESTED LOOPS JOIN では、内表の結合列に作成したインデクスを利用します。内表に探索条件が指定されている場合は、結合列に加えて、探索条件に指定した列をインデクス構成列に含めてください。

結合列と探索条件に指定した列を含んだインデクスの例を次に示します。

(例)

- SQL 文


```
SELECT * FROM TBL1 INNER JOIN BY NEST TBL2  
  ON TBL1.C1 = TBL2.C1 AND TBL1.C2 = TBL2.C2  
  WHERE TBL1.C1=10 AND TBL2.C3 BETWEEN 100 AND 500
```

- 内表 TBL2 のインデクス定義

```
CREATE INDEX IDX2 ON TBL2(C1,C2,C3)
```
- 外表 TBL1 のインデクス定義

```
CREATE INDEX IDX1 ON TBL1(C1)
```

図 13-7 結合列と探索条件に指定した列を含んだインデックスの場合



探索条件に指定した列がインデックスに含まれていない場合、探索条件は行データを参照して評価することになります。次に例を示します。

(例)


- SQL 文


```
SELECT * FROM TBL1 INNER JOIN BY NEST TBL2
  ON TBL1.C1 = TBL2.C1 AND TBL1.C2 = TBL2.C2
 WHERE TBL1.C1=10 AND TBL2.C3 BETWEEN 100 AND 500
```
- 内表 TBL2 のインデックス定義


```
CREATE INDEX IDX2 ON TBL2(C1,C2)
```
- 外表 TBL1 のインデックス定義


```
CREATE INDEX IDX1 ON TBL1(C1)
```

図 13-8 探索条件に指定した列がインデクスに含まれていない場合



(b) インデクス構成列の順序

インデクス構成列の順序は、結合条件及び探索条件の指定方法によって決定してください。詳細は「探索条件を満たすデータだけに絞り込む場合」の「インデクス構成列の順序」を参照してください。

(3) 探索条件を指定し、かつ ORDER BY, GROUP BY を指定している場合

(a) インデクス構成列の組み合わせ

探索条件に使用する列に加えて、ORDER BY, GROUP BY に指定する列をインデクス構成列に含めると、HiRDB が実行するソート処理を省略できることがあるため、効率良く処理ができます。ソート処理を省略できる条件については、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」の「アクセスパス表示ユーティリティ (pdvwopt)」の「ORDER BY, GROUP BY を指定した検索に使用する表のインデクス定義」を参照してください。

(b) インデクス構成列の順序

探索条件として指定する列、グループ分け又はソートする列の順で構成する複数列インデクスを作成します。

次に例を示します。

(例)

- SQL 文

```
SELECT * FROM TBL1 WHERE C3 = 10 AND C1 = 20
ORDER BY C4 DESC,C2 ASC
```

- インデクス定義

```
CREATE INDEX IDX1 ON TBL1(C3 ASC, C1 ASC, C4 DESC, C2 ASC)
```

注

インデクス構成列ごとの ASC, DESC の指定は, ORDER BY の指定と合わせてください。

(4) 一つの表に作成した複数のインデクスの構成列が, 重複している場合

SQL ごとにインデクスを検討した結果, 一つの表に対して複数のインデクスを作成することがあります。しかし, インデクスの数が多いと性能に影響を与えることがあります。詳細は, 「[インデクスの数が性能に与える影響](#)」を参照してください。

そこで, 構成列が重複しているインデクスが複数ある場合は, 一つのインデクスに統合できるか検討してください。インデクスを統合する場合, 性能を優先したい SQL の条件に指定した列が, インデクスの第 1 構成列から連続する順序になるようにしてください。次に例を示します。

(例)

- SQL 文 1 (性能を優先したい SQL)

```
SELECT * FROM TBL1 WHERE C3 = 10 AND C1 = 20
```


- SQL 文 2

```
SELECT * FROM TBL1 WHERE C3 = 10 AND C2 = 30
```

- インデクス定義

```
CREATE INDEX IDX1 ON TBL1(C3, C1, C2)
```


図 13-9 SQL 文 1 を検索する場合



(凡例)

- : インデクス検索処理の流れ
- : サーチ範囲となるキー値

図 13-10 SQL 文 2 を検索する場合



どちらの SQL の性能も優先したい場合は、それぞれの SQL に合わせたインデクスを作成してください。次に例を示します。

(例)

- SQL 文 1
SELECT * FROM TBL1 WHERE C3 = 10 AND C1 = 20
- SQL 文 2
SELECT * FROM TBL1 WHERE C3 = 10 AND C2 = 30
- インデクス定義
CREATE INDEX IDX1 ON TBL1(C3, C1)
CREATE INDEX IDX2 ON TBL1(C3, C2)



[注意事項]

インデクスの追加や、構成列を変更すると、SQL のアクセスパスが変わることがありますので、その表を操作する SQL のアクセスパスを再確認してください。

13.2.3 インデクスを複数使用する場合

表には複数のインデクスを作成できます。一つのインデクス（単一系列インデクス又は複数列インデクス）を使用するよりも複数のインデクスを使用した方が、より行を絞り込める場合に有効です。

13.2.4 除外キー値を設定したインデックスの使用

インデックスを定義した列のデータは、すべてインデックスのキー値としてインデックス中に取り込まれます。ところが、インデックス中にはナル値のような余分なキー値もあります。このように、すべての構成列の値がナル値から成るキー値の重複が多いインデックスに対してナル値を除外キー値として指定できます。

(1) インデックスに除外キー値を設定した場合の効果

インデックスに除外キー値を設定することで、次に示す効果が期待できます。

1. インデックスには、ナル値のキーを作成しないため、インデックスの容量を削減できます。
2. 行の挿入、削除及び更新時のインデックスメンテナンスのオーバーヘッド（CPU 時間、入出力回数、排他制御要求回数及びデッドロック発生頻度）とログ量を削減できます。
3. ナル値を除外キー値とするインデックスの構成列に対する探索条件が、IS NULL, VALUE, 又は CASE 式を指定した検索ではインデックスを使用しません。これによって、次に示す場合に検索性能が向上します。
 - ナル値の重複が多い状態でインデックスを使用し、データページをランダムにアクセスしたため、同じページに入出力処理が発生していた場合

(2) 設定方法

除外キー値を設定するには、定義系 SQL の CREATE INDEX に EXCEPT VALUES オプションを指定します。

(3) 注意

- 除外キー値を指定できるのはナル値だけで構成されたキー値です。
- 非ナル値制約の列を含むインデックスには除外キー値を指定できません。
- クラスターキー指定を指定したインデックスには除外キー値を指定できません。
- インデックス順にアンロードをする場合、除外キー値を持つインデックスは指定できません。

13.2.5 インデックスの数が性能に与える影響

行を追加又は削除するとき、該当する表に作成しているすべてのインデックスが更新されます。このため、作成するインデックスの数が増えると、インデックスの更新処理のオーバーヘッドが増加します。そのため、次に示す点を考慮してインデックスを作成します。

- 更新の多い列にはインデックスを定義しないようにします。
- 複数列インデックスを作成して、インデックスの数を減らします。

- HiRDB/パラレルサーバの場合に、主に全件検索をするときは、並列処理の効果を上げるため、最低限の数だけインデックスを作成するようにします。

13.3 インデクスの横分割

表を横分割した場合、横分割した表に対応させて、インデクスも複数のユーザ用 RD エリアにわたって横分割できます。

13.3.1 分割キーインデクスと非分割キーインデクス

横分割インデクスを設計する前に、分割キーインデクスと非分割キーインデクスについて理解する必要があります。

インデクスがある一定の条件を満たすと、そのインデクスは分割キーインデクスになり、条件を満たさないインデクスは非分割キーインデクスになります。この条件は、表が単一系列分割か複数列分割かによって異なります。

注

表の分割条件に一つの列だけを使用している場合を単一系列分割といい、表の分割条件に複数の列を使用している場合を複数列分割といいます。

(1) 単一系列分割の場合

次に示すどちらかの条件を満たす場合、そのインデクスは分割キーインデクスになります。

〈条件〉

- 表を横分割するとき格納条件を指定した列（分割キー）に定義した単一系列インデクス
- 表を横分割するとき格納条件を指定した列（分割キー）を第 1 構成列とした複数列インデクス

次に示す ZAIKO 表を例にして、インデクスが分割キーインデクスになる場合を次の図に示します。

図 13-11 分割キーインデクスになる場合（単一系列分割の場合）

ZAICO

SCODE	SNAME	COL	TANKA	ZSURYO
101L	ブラウス	青	3500	62
101M	ブラウス	白	3500	85
201M	ポロシャツ	白	3640	29

↑ 分割条件に指定した列（分割キー）

[説明]

```
CREATE INDEX A12 ON ZAIKO (SCODE ASC) 1
CREATE INDEX A12 ON ZAIKO (SCODE ASC, TANKA DESC) 2
CREATE INDEX A12 ON ZAIKO (TANKA DESC, SCODE ASC) 3
```

1. 分割キーである SCODE 列をインデクスとした場合、そのインデクスは分割キーインデクスになります。そのほかの列をインデクスとした場合、そのインデクスは非分割キーインデクスになります。
2. 分割キーである SCODE 列を複数列インデクスの第 1 構成列にすると、その複数列インデクスは分割キーインデクスになります。
3. 分割キーである SCODE 列を第 1 構成列以外に指定すると、その複数列インデクスは非分割キーインデクスになります。

(2) 複数列分割の場合


次に示す条件を満たす場合、そのインデクスは分割キーインデクスになります。

〈条件〉

- 分割キーを先頭とし、分割に指定した列を先頭から同順にすべて含んで、複数の列に作成したインデクス

次に示す ZAIKO 表を例にして、インデクスが分割キーインデクスになる場合を次の図に示します。

図 13-12 分割キーインデクスになる場合（複数列分割の場合）



[説明]

```
CREATE INDEX A12 ON ZAIKO (SCODE ASC, TANKA DESC)           1
CREATE INDEX A12 ON ZAIKO (SCODE ASC, TANKA DESC, ZSURYO ASC)  2
CREATE INDEX A12 ON ZAIKO (TANKA DESC, SCODE ASC)           3
CREATE INDEX A12 ON ZAIKO (SCODE ASC, ZSURYO DESC, TANKA ASC) 4
```

1. すべての分割キー（SCODE 及び TANKA 列）を指定し、かつ分割キーの指定順序が表定義時と同じため、この複数列インデクスは分割キーインデクスになります。
2. すべての分割キー（SCODE 及び TANKA 列）を指定し、かつ分割キーの指定順序が表定義時と同じため、この複数列インデクスは分割キーインデクスになります。
3. すべての分割キー（SCODE 及び TANKA 列）を指定しているが、分割キーの指定順序が表定義時と異なるため、この複数列インデクスは非分割キーインデクスになります。
4. すべての分割キー（SCODE 及び TANKA 列）を指定しているが、分割キーの指定順序が表定義時と異なるため、この複数列インデクスは非分割キーインデクスになります。

13.3.2 インデクスの分割指針

インデクスが分割キーインデクスか非分割キーインデクスかによって、次の表に示すとおりインデクスの分割指針が異なります。

表 13-2 インデクスの分割指針

インデクスの種類	HiRDB/シングルサーバの場合	HiRDB/パラレルサーバの場合	
		表をサーバ内横分割する場合	表をサーバ間横分割する場合
インデクスが分割キーインデクスの場合	横分割表に対応させてインデクスも横分割します。	横分割表に対応させてインデクスも横分割します。	横分割表に対応させてインデクスも横分割します。
インデクスが非分割キーインデクスの場合	インデクスを横分割しないことをお勧めします。インデクスを横分割すると、インデクスを使用した検索性能が悪くなる場合があります*。	インデクスを横分割しないことをお勧めします。インデクスを横分割すると、インデクスを使用した検索性能が悪くなる場合があります*。	

注※

非分割キーインデクスは横分割しないことをお勧めします。インデクスを横分割すると、インデクスを使用した検索性能が悪くなる場合があります。具体的には、次に示すアクセスパスを使用した検索ができなくなるため、インデクスを使用した検索性能が悪くなる場合があります。

- KEY SCAN MERGE JOIN
- LIST SCAN MERGE JOIN
- L-KEY R-LIST MERGE JOIN
- L-KEY R-SORT MERGE JOIN
- L-LIST R-KEY MERGE JOIN
- L-LIST R-SORT MERGE JOIN
- L-SORT R-KEY MERGE JOIN
- L-SORT R-LIST MERGE JOIN

これらのアクセスパスについては、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」のアクセスパス表示ユーティリティ (pdvwopt コマンド) を参照してください。

ただし、表のデータが非常に多い場合は、インデクスの横分割を検討してください。インデクスを横分割すると、表格納 RD エリアとインデクス格納 RD エリアが 1 対 1 で管理できるため、ユーティリティの操作性が向上します。例えば、インデクスを横分割しない場合に RD エリア単位のデータロード、又は RD エリア単位の再編成をしたときは、データロード又は再編成後にインデクスを一括作成する必要があります。インデクスを横分割すれば、RD エリア単位のデータロード、又は RD エリア単位の再編成後にインデクスを一括作成する必要はありません。

なお、マトリクス分割表にインデクスを定義する場合、非分割キーインデクスであっても分割キーと同様に横分割する必要があります。

13.3.3 設計上の考慮点

- 横分割表を格納するユーザ用 RD エリアと、横分割表のそれぞれに対応するインデクスを格納するユーザ用 RD エリアを分けます。これによって、それぞれのユーザ用 RD エリアの使用効率が良くなります。
- 表の中に一意にしたいキーがあるときは、このキーに UNIQUE を指定した分割キーインデクスを定義します。又は、分割キーに対してクラスタキーを指定します。また、非分割キーインデクスの場合でも、次のどちらかであれば UNIQUE を指定できます。


- 非分割インデクス
- 分割キーを任意の構成列に含む分割インデクス

ただし、フレキシブルハッシュ分割した表では、インデクスに UNIQUE を指定できません。詳細については、マニュアル「HiRDB SQL リファレンス」の「CREATE INDEX」の「表を横分割する場合の UNIQUE 指定可否」を参照してください。

13.3.4 インデクスの横分割の例 (HiRDB/シングルサーバの場合)

インデクスの横分割の例 (HiRDB/シングルサーバの場合) を次の図に示します。

図 13-13 インデクスの横分割の例 (HiRDB/シングルサーバの場合)



[説明]


- ディスクのアクセス競合を避けるために、分割した表及びインデクスを格納する RD エリアを異なるディスク上に配置してください。
- 分割キーインデクスは横分割してください。
- 性能を重視する場合は、非分割キーインデクスを横分割しないでください。
- 操作性を重視する場合は、非分割キーインデクスを横分割してください。

13.3.5 インデクスの横分割の例 (HiRDB/パラレルサーバの場合)

(1) 表をサーバ内横分割する場合

インデクスの横分割の例 (サーバ内横分割の場合) を次の図に示します。

図 13-14 インデクスの横分割の例 (サーバ内横分割の場合)



(凡例) BES : バックエンドサーバ


[説明]

- ディスクのアクセス競合を避けるために、分割した表及びインデクスを格納する RD エリアを異なるディスク上に配置してください。
- 分割キーインデクスは横分割してください。
- 性能を重視する場合は、非分割キーインデクスを横分割しないでください。
- 操作性を重視する場合は、非分割キーインデクスを横分割してください。

(2) 表をサーバ間横分割する場合

インデクスの横分割の例 (サーバ間横分割の場合) を次の図に示します。

図 13-15 インデクスの横分割の例（サーバ間横分割の場合）



(凡例) BES : バックエンドサーバ

[説明]

- ディスクのアクセス競合を避けるために、分割した表及びインデクスを格納する RD エリアを異なるディスク上に配置してください。
- 分割キーインデクス及び非分割キーインデクスを横分割してください。

13.4 プラグインインデクス

13.4.1 プラグインインデクスの効果と作成方法

ここでは、プラグインインデクスについて説明します。

(1) プラグインインデクスの効果

性能の向上

プラグインを使用している場合に、プラグインインデクスを作成すると、表の検索性能を向上できます。プラグインで提供されるインデクス型を使用すると、複雑な検索を高速にできます。

(2) 作成方法

表にプラグインインデクスを作成するには、定義系 SQL の CREATE INDEX を実行します。

(3) 注意

プラグインによっては、あらかじめ指定されたプラグインによるプラグインインデクスの定義を前提としていることがあります。その場合、プラグインインデクスを定義しないで、プラグインインデクスを利用する関数を指定すると、実行時にエラーが返されることがあります。

(4) プラグインインデクスの一括作成

プラグインインデクスは、データベース作成ユーティリティ (pdload) による一括作成ができます。プラグインインデクスの一括作成については、「[プラグインが提供する抽象データ型を定義した表の作成](#)」を参照してください。

13.5 プラグインインデクスの横分割

表を横分割した場合、横分割した表に対応させて、プラグインインデクスも複数のユーザ LOB 用 RD エリアにわたって横分割する必要があります。

13.5.1 プラグインインデクスの横分割の効果

操作性の向上

プラグインインデクスの一括作成をするときに、ユーザ LOB 用 RD エリアごとに独立した運用ができます。

13.5.2 定義方法

プラグインインデクスの横分割の定義方法については、「[プラグインが提供する抽象データ型を定義した表の作成](#)」を参照してください。

13.5.3 プラグインインデクスの横分割の形態


HiRDB/シングルサーバと HiRDB/パラレルサーバの、それぞれの場合でのプラグインインデクスの横分割の形態を次に示します。

(1) HiRDB/シングルサーバの場合

HiRDB/シングルサーバの場合は、横分割した表に対応させて、複数のディスク上のユーザ LOB 用 RD エリアにわたってプラグインインデクスを横分割できます。

プラグインインデクスの横分割の形態および横分割の例を次の図に示します。

図 13-16 プラグインインデクスの横分割の形態 (HiRDB/シングルサーバの場合)



(凡例)

SDS : シングルサーバ

LOBSGML1~LOBSGML2及び

LOBNGRAM1~LOBNGRAM2 : ユーザLOB用RDエリア

注 表とプラグインインデクスの対応は1対1になります。

図 13-17 プラグインインデックスの横分割 (キーレンジ分割) の例 (HiRDB/シングルサーバの場合)

- 薬品管理表をユーザLOB用RDエリアLOBSGML1とLOBSGML2に横分割します。


LOBSGML1 薬品管理表

薬品ID	取扱説明書
薬品1	<添付文書データ><効能>下痢, 食あたり, 水あたり, . . . </効能> <用法・用量>大人(20才以上)1回10錠, . . . 食後に服用する。</用法・用量> . . . <使用上の注意>小児の手の届かない. . .。冷蔵庫に保管. . .。</使用上の注意></添付文書データ>
薬品2	<添付文書データ><効能>頭痛, 歯痛, 神経痛, 腰痛, . . . </効能> <用法・用量>大人(20才以上)1回5包. . . 服用間隔は24時間以上おいてください。</用法・用量> . . . <使用上の注意>小児の手の届かない. . .。頭痛以外の場合は. . .。</使用上の注意></添付文書データ>
:	:


LOBSGML2 薬品管理表

薬品ID	取扱説明書
薬品3	<添付文書データ><効能>かぜ, かぜと思われる症状, . . . </効能> <用法・用量>1日5回. . . 食後なるべく5分以内に. . . </用法・用量> . . . <使用上の注意>日の当たらない場所に. . .。服用後は車等の. . . </使用上の注意></添付文書データ>
薬品4	<添付文書データ><効能>目の疲れ, 肩こり, . . . </効能> <用法・用量>成人(20才以上)1日10錠を. . . 服用してください。</用法・用量> . . . <使用上の注意>小児の手の届かない. . .。</使用上の注意></添付文書データ>
:	:

- 横分割した薬品管理表に対応してプラグインインデックスを横分割します。



(凡例)

 : プラグインインデックス

[説明]

取扱説明書列にプラグインインデックスが設定してあるとします。

薬品管理表を薬品IDを条件として、ユーザLOB用RDエリアLOBSGML1, LOBSGML2にわたって横分割しています。これに対応して、プラグインインデックスをLOBNGRAM1, LOBSGML2に格納しています。


(2) HiRDB/パラレルサーバの場合

HiRDB/パラレルサーバの場合は、横分割した表に対応して、複数のサーバマシン又はバックエンドサーバに配置されたユーザLOB用RDエリアにわたってプラグインインデクスを横分割できます。


プラグインインデクスの横分割の形態および横分割の例を次の図に示します。

図 13-18 プラグインインデクスの横分割の形態 (HiRDB/パラレルサーバの場合)

● バックエンドサーバ内の横分割



● バックエンドサーバ間の横分割



(凡例)

- BES : バックエンドサーバ
- LOBSGML1~LOBSGML3及び
- LOBNGRAM1~LOBNGRAM3 : ユーザLOB用RDエリア

注 表とプラグインインデクスの対応は1対1になります。

図 13-19 プラグインインデックスの横分割 (キーレンジ分割) の例 (HiRDB/パラレルサーバの場合)

- 薬品管理表をユーザLOB用RDエリアLOBSGML1~LOBSGML3に横分割します。

LOBSGML1 薬品管理表	
薬品ID	取扱説明書
薬品 1	<添付文書データ><効能>下痢, 食あたり, 水あたり, . . . </効能> <用法・用量>大人 (20才以上) 1回10錠, . . . 食後に服用する。</用法・用量> : <使用上の注意>小児の手の届かない. . . 冷蔵庫に保管. . . </使用上の注意></添付文書データ>
薬品 2	<添付文書データ><効能>頭痛, 歯痛, . . . </効能><用法・用量>大人 (20才以上) 1回5包 . . . 服用間隔は24時間以上おいてください。</用法・用量> : <使用上の注意>小児の手の届かない. . . 頭痛以外の場合は. . . </使用上の注意></添付文書データ>
:	:


LOBSGML2 薬品管理表	
薬品ID	取扱説明書
薬品 3	<添付文書データ><効能>かぜ, かぜと思われる症状, . . . </効能> <用法・用量>1日5回 . . . 食後なるべく5分以内に . . . </用法・用量> : <使用上の注意>日の当たらない場所に . . . 服用後は車等の . . . </使用上の注意></添付文書データ>
薬品 4	<添付文書データ><効能>目の疲れ, 肩こり, . . . </効能> <用法・用量>成人 (20才以上) 1日10錠を . . . 服用してください。</用法・用量> : <使用上の注意>小児の手の届かない. . . </使用上の注意></添付文書データ>
:	:

LOBSGML3 薬品管理表	
薬品ID	取扱説明書
薬品 5	<添付文書データ><効能>打撲, ねんざ, 筋肉痛, . . . </効能> <用法・用量>適当な大きさに切り, . . . 1日 1~2回 . . . </用法・用量> : <使用上の注意>定められた使用方法を厳守してください。 . . . </使用上の注意></添付文書データ>
薬品 6	<添付文書データ><効能>すり傷, 切り傷, . . . </効能> <用法・用量>成人 (20才以上) 1日 1回患部に噴霧 . . . 浸して塗布。</用法・用量> : <使用上の注意>万一目に入った場合には. . . </使用上の注意></添付文書データ>
:	:

- 横分割した薬品管理表に対応してプラグインインデックスを横分割します。



(凡例)

 : プラグインインデックス

[説明]

取扱説明書列にプラグインインデクスが設定してあります。

薬品管理表を薬品 ID を条件として、ユーザ LOB 用 RD エリア LOBSGML1~LOBSGML3 にわたって横分割しています。これに対応して、プラグインインデクスを LOBNGRAM1, LOBNGRAM2, LOBNGRAM3 に格納しています。

13.5.4 設計上の考慮点

横分割表を格納するユーザ LOB 用 RD エリアと、横分割表のそれぞれに対応するプラグインインデクスを格納するユーザ LOB 用 RD エリアを分ける必要があります。

13.5.5 注意

横分割すると RD エリアの数が増えるため、RD エリア指定のデータベースのバックアップ時には、表とインデクスの対応が 1 対 1 であることに注意してください。

13.6 インデクスの優先順位

検索する表に複数のインデクスが定義されている場合、HiRDB が使用するインデクスの優先順位について、次の表に示します。SQL で使用したいインデクスの優先順位を確認してください。使用したいインデクスよりも優先順位の高い別のインデクスがある場合は、使用インデクスの SQL 最適化指定で、使用したいインデクス名を指定してください。詳細については、マニュアル「HiRDB SQL リファレンス」の「使用インデクスの SQL 最適化指定」を参照してください。

表 13-3 HiRDB が使用するインデクスの優先順位

優先順位	HiRDB が優先して使用するインデクスの内容	インデクスがある列 (C1) に対する条件の指定例
1 (必ず使用する※ 1)	インデクス型プラグイン専用関数の条件が「IS TRUE」であり、この関数の第一引数の列に指定したプラグインインデクス	contains(C1, '...') IS TRUE
	構造化繰返し述語の探索条件に含まれるすべての列をインデクス構成列に含むインデクス	ARRAY(C1, C2)[ANY] (C1='ABC' and C2=10) C1, C2 の複数列インデクスを定義しています。
2	プラグイン提供関数の条件が「IS TRUE」であり、この関数の第一引数の列に指定したプラグインインデクス	within(C1, '...') IS TRUE
3	「=」の制限条件の対象になる列にある、UNIQUE を指定したインデクス	C1=100
4	「=」の制限条件の対象になる列にあるインデクス	C1=100
5	「IS NULL」の制限条件の対象になる列にあるインデクス※2	C1 IS NULL
6	LIKE 述語、又は SIMILAR 述語のパターン文字列に定数で「%」による前方一致比較を指定した列にあるインデクス	C1 LIKE 'ABC%' C1 SIMILAR TO 'ABC%'
7	LIKE 述語、又は SIMILAR 述語のパターン文字列に定数で上記以外の前方一致比較を指定した列にあるインデクス	C1 LIKE 'ABC_' C1 SIMILAR TO 'ABC_'
8	IN 述語の制限条件の対象になる列にあるインデクス	C1 IN(10, 20, 30)
9	BETWEEN 述語の制限条件の対象になる列にあるインデクス	C1 BETWEEN 20 AND 40
	範囲条件を指定した列にあるインデクス	20<=C1 AND C1<=40
10	外への参照がない副問合せを使用した IN 述語の制限条件の対象になる列にある単一系列インデクス	C1 IN(SELECT C1 FROM T2)
	外への参照がない副問合せを使用した限定述語「=ANY」又は「=SOME」の制限条件の対象になる列にある単一系列インデクス	C1=ANY(SELECT C1 FROM T2) C1=SOME(SELECT C1 FROM T2)
11	>, >=, <及び<=の制限条件の対象になる列にあるインデクス	C1>50 C1<=200

優先順位	HiRDB が優先して使用するインデックスの内容	インデックスがある列 (C1) に対する条件の指定例
12※3	スカラ演算 (システム定義スカラ関数, IS_USER_CONTAINED_IN_HDS_GROUP は除く) を指定した列にあるインデックス※2	length(C1)=10
13	NOT BETWEEN 述語の制限条件の対象になる列にあるインデックス	C1 NOT BETWEEN 10 AND 30
14	XLIKE 述語及び上記以外の LIKE 述語, 又は SIMILAR 述語の制限条件の対象になる列にあるインデックス	C1 XLIKE '%ABC%' C1 LIKE '%ABC%' C1 SIMILAR TO '%ABC%'
15	集合関数 (MIN 又は MAX) の引数に指定した列にあるインデックス※4	MIN(C1) MAX(C1)
16	結合条件列及びグループ分け又はソートの対象になる列にあるインデックス	ORDER BY C1
-	否定 (NOT BETWEEN を除く) の制限条件の対象になる列にあるインデックス	C1 NOT LIKE '%ABC%' C1 IS NOT NULL
	上記以外の限定述語「ANY」又は「SOME」の制限条件の対象になる列にあるインデックス	C1>=ANY(SELECT C1 FROM T2) C1>SOME(SELECT C1 FROM T2)
	限定述語「ALL」の制限条件の対象になる列にあるインデックス	C1>ALL(SELECT C1 FROM T2)
	プラグイン提供関数の条件が「IS FALSE」又は「IS UNKNOWN」であり, この関数の第一引数の列に指定したプラグインインデックス	within(C1, '...') IS FALSE

(凡例) - : 使用しないインデックスを示します。

注

- 関数呼出し「contains」は, HiRDB Text Search Plug-in が提供するプラグインの関数です。
- 関数呼出し「within」は, HiRDB Spatial Search Plug-in が提供するプラグインの関数です。
- 外への参照がある副問合せを含む制限条件の対象になる列にあるインデックスは使用できません。
- OR 演算子で両側の条件式にインデックスを利用できる場合は, 優先度がその条件式中の述語によって変わります。
- 制限条件とは, 結合条件以外の探索条件のことです。
- 定義したインデックスが有効に利用できないと HiRDB が判断した場合は, 該当するインデックスが使用されないことがあります。

注※1

このインデックスを定義していないと, 実行できないでエラーとなります。必ず定義してください。

注※2

次の列に対して, ナル値を除外キーとするインデックスは使用しません。

- 「IS NULL」の制限条件を指定した列
- 制限条件中の「VALUE」及び「CASE 式」に指定した列
- 制限条件中の「BIT_AND_TEST」に対して「IS UNKNOWN」、 「IS NOT TRUE」、又は「IS NOT FALSE」を指定し、この「BIT_AND_TEST」に指定した列

ただし、上記以外の制限条件を指定しているインデクスは使用します。その場合のナル値を除外キーとするインデクスの使用有無を表「ナル値を除外キーとするインデクスの使用有無」に示します。

注※3

SQL 最適化オプションに「スカラ演算を含むキー条件の適用」を指定した場合だけ、インデクスを優先して使用します。SQL 最適化オプションの詳細は、マニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」を参照してください。また、述語の種類によっては優先順位が下がることもあります。否定が含まれない場合の優先順位は 13~15 の範囲になります。否定が含まれる場合の優先順位は 13~の範囲になります。

注※4

表の指定が一つで、GROUP BY を指定していない SQL 文の場合は、集合関数 (MIN 又は MAX) だけを指定して、次に示すどれかの条件を満たすときに引数に指定した列のインデクスを使用します。

- 集合関数の引数に指定した列が、単一系列インデクスの構成列の場合
- 集合関数の引数に指定した列が、除外キーを持たない複数列インデクスの第 n 構成列の場合で、第 1 構成列から第 (n-1) 構成列までに「=」又は「IS NULL」を指定したとき
- 集合関数の引数に指定した列が、除外キーを持つ複数列インデクスの第 n 構成列の場合で、第 1 構成列から第 (n-1) 構成列までに「=」を指定したとき

表 13-4 ナル値を除外キーとするインデクスの使用有無

構成列に指定する制限条件		使用有無
IS NULL, VALUE, CASE 式, BIT_AND_TEST	IS NULL, VALUE, CASE 式, BIT_AND_TEST 以外※1	
指定あり	指定あり	使用します
指定あり	指定なし	使用しません
指定なし	指定あり	使用します※2
指定なし	指定なし	使用しません※3

注※1

「HiRDB が使用するインデクスの優先順位」に示す優先順位の 4~15 の制限条件の場合です。

注※2

インデクスが有効に利用できない場合などは、HiRDB が判断してインデクスを使用しないことがあります。

注※3

次に示すすべての条件を満たす検索では使用します。

- 選択式が、インデクス構成列を引数とする集合関数だけ

- FROM 句には、一つの表だけ指定している
- WHERE 句の指定がない

14

RD エリアの設計

この章では、RD エリアを構成するセグメント及びページを設計する上で検討する項目について説明します。

14.1 RD エリアを設計するときの検討項目

RD エリアを構成するセグメントやページの大きさによって、ディスク所要量が異なります。この点を考慮して RD エリアを設計する必要があります。RD エリアを設計するときの検討項目と RD エリアに関する最大値・最小値を次の表に示します。

表 14-1 RD エリアを設計するときの検討項目

設計作業ごとの検討項目		長 所	短 所	記載箇所
セグメントサイズ	大きくした場合	行長が変わるような更新をする場合や、クラスタキーを指定した表に行を追加する場合、行を格納した特定のページに近接する未使用のページを確保できるため、データの入出力時間を削減できます。	セグメント数が少なくなるため、一つのユーザ用 RD エリアに格納できる表とインデックスの数が少なくなります。	「セグメントサイズの決定」を参照してください。
	小さくした場合	一つのユーザ用 RD エリアにデータ量の少ない表を多く格納する場合は、余分な未使用ページを削減できます。	<ul style="list-style-type: none"> ユーザ用 RD エリアに大量のデータを追加すると、セグメントの割り当て回数が増加するため、オーバヘッドが大きくなります。 セグメントの数が多くなるため、表を削除したり、表の全行削除をしたりする場合、排他制御の資源が多くなります。 	
セグメント内の空きページ比率	設定した場合	表にデータを追加する場合、クラスタキーを指定している表に対しては、クラスタキーの値に近い場所のページにデータを格納できるため、データの入出力回数を削減できます。	設定値を大きくする分、ディスク所要量が増加します。	「セグメント内の空きページ比率の設定」を参照してください。
	0 にした場合	ディスク所要量を削減できます。	クラスタキーを指定している表の場合、データの追加時にクラスタキーの値に近い場所にデータを格納できなくなるため、格納状態が乱れ、データの入出力回数の削減効果がなくなります。	
ページ長	ページ内の未使用領域の比率を設定した場合	<ul style="list-style-type: none"> UPDATE 文で行長が元の行よりも長くなる更新をしても、連続した空き領域が更新後の行長よりも大きい場合は、該当する行がそのページに収まるようになります。 INSERT 文で行を繰り返し追加するときに、クラスタキーの値に近い場所のページに、1 ページ内が一杯になるまで行を追加できるようになります。 	FIX 属性の表の場合は格納効率が悪くなります。	「ページ内の未使用領域の比率の設定」を参照してください。
	ページ内の未使用領域の比率を 0 にした場合	FIX 属性の表の場合、データが昇順になるようなときは、格納効率が良くなります。	行長が元の行よりも長くなる更新をすると、行が複数ページにわたるた	

設計作業ごとの検討項目		長 所	短 所	記載箇所
			め、行にアクセスするときにオーバヘッドが増えます。	
空き領域の再利用	使用した場合	<ul style="list-style-type: none"> 使用中セグメント内の空き領域を有効活用できます。 RD エリア満杯後の空き領域サーチの性能が向上します。 	再利用するのに十分空き領域がない場合、空き領域サーチのオーバヘッドが増えます。	「空き領域の再利用機能」を参照してください。
	使用しない場合	空き領域が十分ある状態であれば、挿入処理が高速にできます。	RD エリアの格納効率が低下します。また、RD エリア満杯後の空き領域サーチの性能が低下します。	
共用 RD エリア	使用した場合	アクセスが多いが、分割が難しい表を共用 RD エリアに格納すると、全バックエンドサーバから参照できるため、並列処理の効率が上がります。	共用表を更新する場合、更新する共用表がある共用 RD エリアに排他を掛けるので、共用 RD エリアのほかの表にアクセスする業務があると、デッドロックが発生することがあります。	「共用 RD エリア (HiRDB/パラレルサーバ限定)」を参照してください。
	使用しない場合	共用 RD エリアが原因となるデッドロックや、サーバ間のグローバルデッドロックが発生しません。	結合処理などの複雑な検索処理の場合、複数のバックエンドサーバ接続とデータ転送のオーバヘッドが増えます。	
一時表用 RD エリア	使用した場合	一時表を使用して、複雑なデータ処理をしたり、ほかのユーザの影響を受けないでトランザクションや SQL セッションを実行できます。また、一時表の場合後処理が不要です。	HiRDB 開始時、又は一時表に最初に INSERT 文が実行された時に、一時表用 RD エリアを初期化するオーバヘッドが発生します。	「一時表用 RD エリア」を参照してください。
	使用しない場合	HiRDB 開始時に、一時表用 RD エリアを初期化するオーバヘッドが発生しません。	複雑な処理で中間処理結果を表に格納する場合、処理完了後にデータを削除するなどの後処理が必要になります。	

表 14-2 RD エリアに関する最大値・最小値

項目	最大値・最小値
総 RD エリア数	3~8,388,592
マスタディレクトリ用 RD エリア数	1
データディレクトリ用 RD エリア数	1
データディクショナリ用 RD エリア数	1~41
ユーザ用 RD エリア数	1~8,388,589
データディクショナリ LOB 用 RD エリア数	1~2
ユーザ LOB 用 RD エリア数	0~8,388,325
レジストリ用 RD エリア数	0~1

項目	最大値・最小値
レジストリ LOB 用 RD エリア数	0～1
リスト用 RD エリア数	0～8,388,588
1RD エリア中の HiRDB ファイル数	1～16
1RD エリア中の実表数	0～500
1RD エリア中のインデクス数	0～500
1RD エリア中のリスト数	0～50,000
総 HiRDB ファイル数	1～134,217,728

●インデクス格納 RD エリアの容量見積もりについて

インデクス格納 RD エリアの容量見積もりについては、「[ユーザ用 RD エリアの容量の見積もり](#)」を参照してください。ここでは、容量見積もり時の注意事項を説明します。

1. データベース作成ユーティリティ又はデータベース再編成ユーティリティでインデクスを一括作成した直後は、データはきれいに格納されています。その後のデータ挿入時にすべてのキーを昇順に挿入しないかぎり、インデクスページスプリットが発生するため、インデクスの一括作成時よりインデクスの容量が大きくなります。
2. インデクスページは基本的に使用中空きページを再使用しません。したがって、キー値を変更するような更新及び削除を行った場合、変更又は削除前のキーが格納されていたページを再使用できません。このように再使用されないむだな使用中空きページができてしまいます。ただし、使用中空きページを再利用する運用もできます。詳細は、マニュアル「[HiRDB システム運用ガイド](#)」を参照してください。
3. キー値の重複がある場合とない場合では基本的にインデクス構造が異なります。このため、正しく重複数を求めないとインデクスの容量が大きく異なってしまいます。インデクスレコード件数が少ない場合は、インデクスの容量に比べてこの誤差の占める割合が大きくなります。

14.2 セグメント

セグメントには次の表に示す状態があります。

表 14-3 セグメントの状態

セグメントの状態	説明
使用中セグメント*	表又はインデクスのデータを格納しているセグメントです。 データが満杯でセグメント内にデータを追加できないセグメントを 満杯セグメント 、それ以外の使用中セグメントを 空きありセグメント とといいます。 空きありセグメントのうち、データの削除でセグメント内の全ページが空きページ（使用中空きページ又は未使用ページ）のセグメントを 使用中空きセグメント とといいます。
未使用セグメント	使用されたことがないセグメントです。このセグメントは RD エリア内のすべての表（又はインデクス）が使用できます。
空きセグメント	データを格納していないセグメントです。使用中空きセグメントと未使用セグメントは空きセグメントになります。

注※

使用中セグメントを使用できるのは、このセグメントにデータを格納した表又はインデクスだけです。ほかの表又はインデクスはこのセグメントを使用できません。

14.2.1 セグメントサイズの決定

通常、RD エリアのセグメントサイズは、RD エリア格納ページ数の 1/10 程度にすることをお勧めします。ただし、セグメントサイズの最大は 16,000 ページであるため、RD エリアの容量が大きい場合は、1/10 以下になります。

セグメントサイズの大小による効果と注意を次に示します。

(1) セグメントサイズを大きくした場合

性能の向上

- 行長が変わるような更新をする場合や、クラスタキーを指定した表に行を追加する場合、行を格納した特定のページに近接する未使用のページを確保できるため、データの入出力時間を削減できます。
- 同じ表のデータが連続したページに格納されるため、**プリフェッチ機能**による一括入力の効果を得られます。プリフェッチ機能を使用する場合、セグメントサイズは、システム共通定義の `pdbuffer` オペランドの `-p` オプションで指定する一括入力最大ページ数に合わせることをお勧めします。

注意事項

- セグメント数が少なくなるため、一つのユーザ用 RD エリアに格納できる表とインデクスの数が少なくなります。

(2) セグメントサイズを小さくした場合

ディスク所要量の削減

- 一つのユーザ用 RD エリアにデータ量の少ない表を多く格納する場合は、余分な未使用ページを削減できます。


注意事項

- セグメントサイズを小さくしたユーザ用 RD エリアに大量のデータを追加すると、セグメントの割り当て回数が増加するため、オーバヘッドが大きくなります。
- セグメントの数が多くなるため、表を削除したり、表の全行削除をしたりする場合、排他制御の資源が多くなります。


セグメントサイズの大小によるユーザ用 RD エリアの概要を次の図に示します。

図 14-1 セグメントサイズの大小によるユーザ用 RD エリアの概要

- セグメントサイズが大きい場合



- セグメントサイズが小さい場合



(凡例)

- : 使用中のセグメント
- : 未使用のセグメント
- : 使用中のページ


(3) 設定方法

セグメントサイズは、データベース初期設定ユーティリティ (pdinit) 又はデータベース構成変更ユーティリティ (pdmod) の create rdarea 文で設定します。

14.2.2 セグメント内の空きページ比率の設定

表を定義するときにセグメント内に割り当てる空きページの割合をセグメント内の空きページ比率といいます。ここでいう空きページとは、未使用ページのことです。セグメント内の空きページの概要を次の図に示します。

図 14-2 セグメント内の空きページの概要



(1) 設定の効果

セグメント内の空きページ比率の設定の効果を示します。

性能の向上

- 表にデータを追加する場合、クラスタキーを指定している表に対しては、クラスタキーの値に近い場所のページにデータが格納されます。このため、データの入出力回数を削減できます。

(2) 適用基準

- クラスタキーを指定した表に、データベース作成ユーティリティ (pdload) などでデータを格納した後、データの追加が大量に発生するような場合は、セグメント内の空きページ比率を設定するようにします。
- データの追加又は更新がほとんど発生しない表の場合は、セグメント内の空きページ比率を 0 にします。

(3) 設定方法

セグメント内の空きページ比率は、定義系 SQL の CREATE TABLE の PCTFREE オプションで指定します。

(4) 注意

セグメント内の空きページ比率に 0 を指定した場合、クラスタキーを指定している表にデータを追加するときは、クラスタキーの値に近い場所にデータを格納できなくなります。このため、データの格納状態が乱れ、データの入出力回数の削減効果がなくなります。

14.2.3 セグメントの確保と解放

表を定義したときにはセグメントを確保しません。表にデータを格納するときに必要に応じてセグメントを確保します。一度確保したセグメント（一度使用したセグメント）はそのセグメントを解放しないかぎり、ほかの表又はインデクスが使用できません。このため、データの追加と削除を繰り返した場合、データ量が増えていないのに RD エリアが容量不足になることがあります。これを防ぐには次に示す操作を定期的に行ってセグメントを解放してください。

- データベース再編成ユーティリティ（pdrorg コマンド）による表の再編成又はインデクスの再編成
- 空きページ解放ユーティリティ（pdreclaim コマンド）による使用中空きセグメントの解放

表の再編成、インデクスの再編成、使用中空きセグメントの解放については、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

なお、これらの操作以外にも次に示す場合はセグメントを解放します。

- 表の定義を削除した場合
- 表の全行削除をした場合
- 表の所有者（スキーマ）を削除した場合
- インデクスの定義を削除した場合
- 表の主キーを削除した場合
- RD エリアの再初期化をした場合
- データロードを作成モード（-d オプション指定）で実行した場合
- 表の再編成をした結果、空きセグメントができた場合

また、次に示す場合では、そのトランザクションで確保したセグメントを解放します。

- データベース作成ユーティリティのデータロード処理又はインデクス一括作成処理でロールバックが発生した場合
- データベース再編成ユーティリティのリロード処理中にロールバックが発生した場合

14.3 ページ

ページには次の表に示す状態があります。

表 14-4 ページの状態

ページの状態	説明
未使用ページ	まだ割り当てられていないページです。
使用中空きページ	データの削除*によって、データが格納されていないページです。
使用中ページ	データが格納されていて、データを追加できる空き領域があるページです。 空き領域の再利用機能を使用している表の場合は、データの削除*によってページ内の空き領域が使用できないために、データを追加できなかったページを含みます。
使用中満杯ページ	データが格納されていて、データを追加できる空き領域がないページです。 空き領域の再利用機能を使用していない表及びインデクスの場合は、データの削除*によってページ内の空き領域が使用できないために、データを追加できなかったページを含みます。

注※

データの削除を実行したトランザクションが COMMIT するまで、データの削除によって発生した空き領域は使用できません。

14.3.1 ページ長の決定

(1) ページ長を決定するときの考慮点

ページ長を決定するときの考慮点を次に示します。

1. 全件検索及び更新、大量検索及び更新をする業務で、次に示す条件を満たす表、インデクスを格納するページ長は大きくします。
 - インデクスを付けない表を格納する RD エリア
 - クラスターキーを指定した表及びそのインデクスを格納する RD エリア
 - 大量検索、大量更新の範囲条件となるインデクスを格納する RD エリア
2. ページ長は、RD エリアに格納する表の行長を基に、できるだけ無効領域が作られない長さにします。
無効領域 = $\text{MAX}(\text{mod}((\text{ページ長} - 48), (\text{行長} + 2)), \text{ページ長} - 48 - (\text{行長} + 2) \times 255)$
3. ページ内の未使用領域の比率を指定する場合は、次に示す計算式を目安にします。
(ページ長 × ページ内の未使用領域の比率) ÷ 100 - 行長 × ページ内の未使用領域に格納できる行数
この場合、ページ内の未使用領域に 1 行も格納できなくなるような無意味なページ内の未使用領域の比率は指定しないようにします。

4. インデクスを格納するページの場合は、一般的に 4096~8192 バイト程度が、入出力効率の面から適しています。
5. 列のデータ型が VARCHAR, NVARCHAR 及び MVARCHAR で、定義長が 256 バイト以上の場合には、該当する列のデータが別のページに分岐されます。また、256 バイト以上の可変長文字列データがある場合、その平均長以上で最も小さいページ長にします。
6. 列のデータ型が VARCHAR, NVARCHAR 及び MVARCHAR の場合、INSERT 文で行をナル値として挿入すると、UPDATE 文で該当する列のデータを実データに更新するときに、更新したデータの長さによっては、該当する列のデータが別のページに分岐されることがあります。可変長文字列データの初期値をナル値として、後から実データに更新することが多い場合は、更新後の行長を見込んでページ長を決定します。
7. HiRDB では、ページ又は行単位に排他制御ができます。行レベルの排他制御をする場合には、1 ページに格納できる行数ができるだけ多くなるように、行長に応じてページ長を設定します。このとき、次に示す点を考慮します。

- ページ内の未使用領域の比率を最低限にします。
- ページの入出力要求に対するグローバルバッファの排他待ちが少なくなるようにします。更新が多い表の場合、排他待ちの回数が増える可能性があるため、ページ長を小さくします。
- ページの入出力要求に対するページの入出力待ちが少なくなるようにします。ランダムアクセスが中心の業務で、ページ長が大き過ぎると、アクセス単位である行長に対する実際の入出力単位が大きくなって不要なデータ転送が発生するため、ページ長を小さくします。

ただし、UPDATE 文で列のデータ型が VARCHAR, NVARCHAR 及び MVARCHAR のデータに対して行長が変更されるような更新を頻繁にする場合は、表を定義するときにページ内の未使用領域の比率を高め設定します。ページ内の未使用領域の比率の設定については、「[ページ内の未使用領域の比率の設定](#)」を参照してください。

(2) 設定方法

ページ長は、データベース初期設定ユーティリティ (pdinit) 又はデータベース構成変更ユーティリティ (pdmod) の create rdarea 文で設定します。

(3) ページ長を決定するときの注意

表に行を追加する場合、実際の行の長さ（データ型が VARCHAR, NVARCHAR 及び MVARCHAR の列を除いた長さ）がページ長を超えると、エラーになります。実際の行の長さは、「[RD エリアの容量の見積もり](#)」に記載されているディスク所要量の見積もり式を参照して求めます。求めた行の長さが、使用するユーザ用 RD エリアのページ長より大きい場合は、ユーザ用 RD エリアを再初期化して、ページ長を再設定する必要があります。RD エリアの再初期化は、データベース構成変更ユーティリティ (pdmod) で実行します。RD エリアの再初期化については、マニュアル「[HiRDB システム運用ガイド](#)」を参照してください。


14.3.2 ページ内の未使用領域の比率の設定

表とインデクスを定義するとき、ページ内に割り当てる未使用領域の割合をページ内の未使用領域の比率といいます。未使用領域を設定しておく、データベース作成ユーティリティ (pdload) 又はデータベース再編成ユーティリティ (pdreorg) でデータを格納するとき、未使用領域にはデータは格納されません。

ただし、データベース作成ユーティリティ (pdload) で -y オプション又は option 文を指定して実行し、新しいページが確保できなかった場合は、未使用領域にもデータが格納されます。

ページ内の未使用領域の概要を次の図に示します。

図 14-3 ページ内の未使用領域の概要



(1) 設定の効果

- UPDATE 文で行長が元の行より長くなるような更新をしても、連続した空き領域が更新後の行長よりも大きい場合は、該当する行がそのページに収まるようになります。
- INSERT 文で行を繰り返し追加するとき、クラスタキーの値に近い場所のページに、1 ページ内が一杯になるまで行を追加できるようになります。

(2) 適用基準

1. クラスタキーを指定した表に行を追加する場合に設定します。
2. FIX 属性の表の場合、データが昇順になるようなときは、ページ内の未使用領域の比率を 0 にした方が、格納効率が良くなります。
3. 行長が元の行よりも長くなるような更新をする場合に設定します。
4. 行長が元の行長より長くなるのは、次に示す更新をしたときです。
 - ナル値から実データに更新したとき
 - データ型が VARCHAR, NVARCHAR, MVARCHAR, 及び BINARY の列を長い値になるように更新したとき

(3) 設定方法

ページ内の未使用領域の比率は、定義系 SQL の CREATE TABLE, CREATE INDEX, 又は ALTER TABLE の PCTFREE オプションで指定します。

(4) 注意

設定した未使用領域に余裕がない場合は、行長を元の行長より長くなるような更新をしたときに、1行が複数ページにわたるため、入出力回数が増えます。

(5) ページ内の未使用領域の比率の求め方

- 最初に格納した行の行長が L1 で、最終的に L2 になる場合は、次に示す計算式で求めた値を未使用領域の比率とするのが一般的です。

$$\text{ページ内の未使用領域の比率} = ((L2 - L1) \div L2) \times 100 (\%)$$

- 表にクラスタキーを指定している場合は、次のように求めます。
 - データベース作成ユーティリティ (pdload) でこの表にデータを格納する件数をページ当たりで求めます。これを m 件とします。
 - その後、更に何件のデータを格納するかを求めます。これを n 件とします。
 - 1.と 2.で求めた m と n から、次に示す計算式でページ内の未使用領域の比率を求めます。

$$\text{ページ内の未使用領域の比率} = (n \div (m + n)) \times 100 (\%)$$

14.3.3 ページの確保と解放

(1) ページの確保

表を定義したときにはページを確保しません。表にデータを格納するときに必要に応じてページを確保します。一度確保したページ（一度使用したページ）はそのページを解放しないかぎり、再使用できません。

インデクスを定義した場合は、データ件数に応じてページを確保します。データ件数 0 件の場合は 1 ページ（ルートページ）だけ確保します。ただし、CREATE INDEX に EMPTY オプションを指定した場合（インデクスの実体を作成しない場合）はページを確保しません。

注意事項

- 非 FIX 表で行長が変わるデータ更新を行った場合は、行長が減った分の領域を再使用できません。
- インデクスページは削除ページに格納されていたキー値と同じキー値が追加されないかぎり、そのページを再使用しません。
- データの削除によって発生した空き領域があるページを再使用するときは次に示す制限があるので注意してください。

- ・256バイト以上の VARCHAR, BINARY 型, 抽象データ型, 及び繰返し列の分岐行は, そのページを使用できません。
- ・セグメントの使用率が 100%になるまで, データの挿入時にそのページを使用できません。
- ・DELETE を実行したトランザクションが COMMIT を発行するまで, DELETE によって発生した空き領域を使用できません。

(2) ページの解放

- ・セグメントが解放されるとセグメント内のページは解放されます。
- ・EXCLUSIVE 指定の LOCK 文で排他を掛けた表に対して, UAP がページ内の全行を削除すると, ページを解放します。インデクスのページは解放されません。
- ・PURGE TABLE 文を実行すると, 表及びインデクスのページとセグメントが解放されます。ただし, インデクスのルートページは残ります。
- ・空きページ解放ユーティリティ (pdreclaim コマンド) で使用中空きページを解放できます。使用中空きページの解放については, マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

14.4 リスト用 RD エリアの設計

14.4.1 リスト用 RD エリアの必要数

1 リスト用 RD エリアに作成できるリストの最大数は、次に示すオペランドで指定します。

- データベース初期設定ユーティリティ (pdinit) の create rdarea 文の max entries オペランド
- データベース構成変更ユーティリティ (pdmod) の create rdarea 文の max entries オペランド
- データベース構成変更ユーティリティ (pdmod) の initialize rdarea 文の max entries オペランド

指定できる最大数は 500~50000 です。

14.4.2 ページ長, セグメントサイズの求め方

リストにはリストの基表の行識別子が格納されます。表のように直接データを格納しないので、1 ページ内に比較的大量の行を格納できます。したがって、ページ長及びセグメントサイズをリストに格納する行数に比べて大きく設定した場合、RD エリア内に余分な空き領域が発生するので注意してください。

リスト用 RD エリアのページ長, セグメントサイズを決定する場合、あらかじめサーバ内に作成するリストの平均行数をおおよそ見積もり、次に示すどれかのケースに基づいてページ長及びセグメントサイズを設定してください。

条件	ページ長	セグメントサイズ
サーバ内に作成するリストの平均行数が 3000 行未満の場合	4096	1
サーバ内に作成するリストの平均行数が 3000 行~6000 行の場合	4096	2
サーバ内に作成するリストの平均行数が 6000 行を超える場合	「リストの平均行数が 6000 行を超える場合のページ長の求め方」参照	「リストの平均行数が 6000 行を超える場合のセグメントサイズの求め方」参照

(1) リストの平均行数が 6000 行を超える場合のページ長の求め方

ページ長は、通常 4096~8192 バイトの範囲にしてください。ただし、リストの入出力回数を減らしてリストの入出力時間を短縮したい場合は、ページ長を大きくしてもかまいません。ただし、ページ長を大きくすると、グローバルバッファの必要量も大きくなるため、共用メモリが大量に必要となるので注意してください。

なお、ページ長は次に示す計算式を満たす値にしてください。

計算式

$$\text{リストの1ページに格納できる行数} \leq \text{サーバ内に作成するリストの平均行数} \div 2$$

リストの1ページに格納できる行数は、次に示す計算式から求めます。

$$\text{リストの1ページに格納できる行数} = \downarrow \{ \text{ページ長} - 70 - (a \times 8) \} \div 4 \downarrow$$

a: サーバ内のリストの基表を格納している RD エリアの HiRDB ファイルの総数

(2) リストの平均行数が 6000 行を超える場合のセグメントサイズの求め方

セグメントサイズは 1 リストへの RD エリア内領域の割り当て単位です。したがって、1 セグメントが 1 リストへの最低割り当てサイズとなります。セグメントサイズの目安を次に示します。

- セグメント割り当てのオーバーヘッドを削減したい場合、セグメントサイズを大きくしてください。
- リスト用 RD エリアのグローバルバッファにプリフェッチ機能を指定する場合は、セグメントサイズに 2 以上の値を指定してください。指定しないと、プリフェッチ機能が動作しないので注意してください。
- セグメントサイズを大きくすると、セグメント内に余分な未使用ページが発生する可能性が高くなります。余分な未使用ページを減らしたい場合は、セグメントサイズを小さくしてください。
- セグメントサイズは次に示す計算式を満たす値にしてください。

$$\begin{aligned} & \text{リストの1セグメントに格納できる行数} \\ & \leq \text{サーバ内に作成するリストの平均行数} \div 2 \end{aligned}$$

リストの1セグメントに格納できる行数は、次に示す計算式から求めます。

$$\begin{aligned} & \text{リストの1セグメントに格納できる行数} \\ & = \text{リストの1ページに格納できる行数} \times \text{セグメントサイズ} \end{aligned}$$

14.4.3 セグメント数の求め方

リスト用 RD エリアに必要なセグメント数は、次に示す計算式から求めます。

計算式

$$\text{リスト用RDエリアに必要なセグメント数} = \uparrow \{ \uparrow a \div b \uparrow \times (c + 0.5) \} \uparrow$$

a: サーバ内のリストの数

b: サーバ内のリスト用 RD エリアの数

c: 1 リストが使用するセグメント数の平均値

次に示す計算式から求めます。

$$\uparrow \text{サーバ内のリストの平均行数} \div \text{リストの1セグメントに格納できる行数} \uparrow$$

セグメント数が不足すると、リストが作成できなくなるため、実際には上記の計算式で見積もったセグメント数に余裕を持たせてください。

14.5 空き領域の再利用機能

空き領域の再利用機能を使用すると、データの削除のできる空き領域を有効活用できます。ここでは、次の項目について説明します。

- データ格納時のサーチ方式
- 空き領域の再利用機能とは
- 効果と適用基準
- 使用前の考慮点
- 環境設定
- 実行状態の確認
- 注意事項

14.5.1 データ格納時のサーチ方式

表にデータを格納するとき、格納領域をサーチする方式には次の二つのページサーチモードがあります。

- **新規ページ追加モード**

使用中セグメントの最終ページが満杯になると、新規に未使用セグメントを確保します。RD エリア中に未使用ページがなくなると、使用中ページの空き領域を使用中セグメントの先頭からサーチして空き領域にデータを格納します。

未使用セグメントがある状態のときは、格納効率は良くはなりませんが、高速に処理が行えます。ただし、未使用セグメントがなくなると性能が大きく低下します。

- **空きページ再利用モード**

使用中セグメントの最終ページが満杯になると、未使用セグメントを確保する前に使用中セグメント内の使用中ページの空き領域をサーチします。また、次回サーチ開始位置を記憶し、次に空き領域をサーチするときそこからサーチを開始します。

未使用セグメントがある場合でも、空き領域をサーチしてデータを格納するため、格納効率は良くなりますが、その分オーバーヘッドが掛かります。

14.5.2 空き領域の再利用機能とは

空き領域の再利用機能とは、表の使用中セグメントがユーザの指定したセグメント数に達し、そのセグメントが満杯になるとページサーチモードを空きページ再利用モードに切り替えて、使用中ページの空き領域を使用する機能です。指定した数のすべてのセグメントに空き領域がなくなると、新規ページ追加モードに切り替わり、新規に未使用セグメントを確保します。

セグメント数を指定しない場合は、RD エリア中に未使用ページがなくなったときに空きページ再利用モードに切り替わります。


RD エリア中に未使用ページがなくなった場合、空き領域の再利用機能による空きページ再利用モードの方が、この機能を使用しないときに比べて、サーチ効率が良くなります。空きページ再利用モードの場合は、次回サーチ位置を記憶してそれ以降をサーチしますが、この機能を使用しない場合は、常に先頭からサーチします。

なお、空き領域の再利用機能を使用しない場合、常に新規ページ追加モードで動作します。この場合、未使用セグメントがなくなると、性能が大きく低下してしまうため、その前に表の再編成や、使用中空きページ及び使用中空きセグメントの解放などを行って、未使用セグメントを増やしてください。


空き領域の再利用機能の概要を次の図に示します。

図 14-4 空き領域の再利用機能の概要


●空き領域の再利用機能を使用しない場合



●空き領域の再利用機能を使用した場合（セグメント数指定あり）



●空き領域の再利用機能を使用した場合（セグメント数指定なし）



(凡例)

- : 使用中ページの空き領域
- : データ格納領域
- : データ挿入時のサーチ
- : 記憶した次回サーチ開始位置

[説明]

- 空き領域の再利用機能を使用しない場合
RD エリア中に未使用ページがなくなると、その後データが挿入されるたびに使用中セグメントの先頭から使用中ページの空き領域をサーチして空き領域にデータを格納します。
- 空き領域の再利用機能を使用した場合（セグメント数指定あり）
指定したセグメント数に達した後で表にデータを挿入しようとする時、未使用セグメントを確保しないで、使用中ページの空き領域を使用中セグメントの先頭からサーチしてそこにデータを格納します。そこで次回サーチ開始位置を記憶しておき、次に空き領域をサーチするときはそこからサーチを開始します。
- 空き領域の再利用機能を使用した場合（セグメント数指定なし）
RD エリア中に未使用ページがなくなってからデータを挿入しようとする時、使用中ページの空き領域を使用中セグメントの先頭からサーチしてそこにデータを格納します。そこで次回サーチ開始位置を記憶しておき、次に空き領域をサーチするときはそこからサーチを開始します。

14.5.3 効果と適用基準

(1) 効果

この機能を使用すると、次の効果が期待できます。

- 空き領域の有効活用
使用中ページの空き領域を再利用するため、最小限の RD エリア容量で運用でき、データベースの再編成回数を減らせます。また、1RD エリアに複数の表及びインデクスを格納する場合に、ある表に対して集中して挿入及び削除処理が実行された場合の領域占有を回避できます。
- 可変長列及び BINARY 型の列のページ不足エラーの回避
通常、ノースプリットオプションを指定しないで 256 バイト以上の可変長文字列を挿入したり、1 ページに入らない BINARY 型の列を挿入したりすると、未使用ページが確保されます。使用中空きページがあっても、未使用ページが確保できなければエラーになりますが、空き領域の再利用機能を使用すると使用中空きページを未使用ページの代わりに確保するのでページ不足エラーを回避できます。

(2) 適用基準

- 空き領域を再利用する処理はオーバヘッドが掛かるため、性能よりも格納効率を優先する場合に、空き領域の再利用機能を使用してください。
- 削除と挿入を繰り返すため、データ量に対してセグメントが大量に消費され、頻繁に再編成しなければならない業務で、再編成の回数をできるだけ減らしたい場合に空き領域の再利用機能を使用してください。この機能の使用をお勧めする場合の業務特性と効果を次に示します。
 - 削除（更新）、挿入を含み、データ量の増加がない場合

空き領域の再利用機能で格納データの最大サイズを指定しておけば、その後は削除されるデータの領域を優先して再利用するので、新規領域を追加しないで業務を継続でき、再編成が不要になります。

(例) 行政電子窓口

電子窓口で受け付け業務を 24 時間するシステムで、申請受け付け時に申請データを挿入し、保管期限経過後に削除します。最大保管期限内に受け付ける申請データ数のセグメントサイズを指定すれば、削除されるデータの領域を再利用するので、新規領域を追加しないで業務を継続できます。そのため、再編成が不要となり、業務を停止することなく 24 時間サービスができます。

- 削除（更新）、挿入を含み、データ量が徐々に増加する場合

徐々に増加するデータを新規領域だけでなく、削除した領域にも格納するため、格納効率が向上します。

(例) 顧客管理

新規顧客のデータを挿入し、不要になった顧客登録データを削除します。初期顧客データ登録終了後、追加、削除業務開始前のセグメントサイズを指定すれば、その後は削除された顧客データの領域を再利用しながら追加されます。

- 挿入処理は新規に未使用ページや未使用セグメントにデータを格納する方が性能が良くなります。そのため、短い周期でデータベース再編成ユーティリティ (pdorg) を実行できる場合は、空き領域の再利用機能を適用しないでデータベースを再編成する方が性能が良くなります。

14.5.4 使用前の考慮点

1. 空き領域の再利用機能が有効になるのは、削除処理によって空き領域が十分にできる場合です。空き領域が十分でないときや全くないときに空き領域のサーチをするなど、むだに空き領域サーチをする場合、セグメント内のページ数の指定を大きくしたり、この機能を中止する必要があります。セグメント内のページ数指定を変更するためには、RD エリアを再作成（削除又は追加）する必要があるため、最初の設計時に指定するセグメント数、セグメントサイズは十分に考慮してください。

- 次の場合、SEGMENT REUSE オプションでセグメント数は省略してかまいません。

RD エリア内に表が一つで、インデクス混在なし、自動増分指定なし

- 次の場合、SEGMENT REUSE オプションでセグメント数を指定する必要があります。

- RD エリア内に表が一つで、インデクスは混在なし、自動増分指定あり
- RD エリア内に表が一つで、インデクスは混在あり
- RD エリア内に表が複数あり

データ件数が増加する場合、セグメント数を指定し、1 セグメントが満杯になるまでに十分削除がされるようなセグメントサイズにしてください。データ件数が増加しない場合、表が使用する総セグメント数を見積もって、セグメント数を指定すればセグメントサイズは考慮不要です。ただし、同一 RD エリア内の表で、再利用するセグメント数の合計（インデクスが混在している場合、同一 RD エリア内の表で再利用するセグメント数とインデクスの見積もりセグメント数の合計）は RD エリアの総セグメント数以下にしてください。

なお、自動増分指定された表に空き領域の再利用機能が使用された場合、領域の増分を優先し、増分した領域が指定されたセグメント数になると、空き領域の再利用を実行します。

2. 空き領域の再利用機能が有効になると、使用中セグメント内の空き領域をサーチするため、次の機能の効果が低下します。

- クラスタ表でクラスタキー順にデータを格納する
- UPDATE 文の実行で行長が長くなる場合に、元のデータの近くにデータを格納する (CREATE TABLE 文の PCTFREE 指定, データロード時又は表の再編成時の tblfree 指定)

そのため、空き領域の再利用機能を適用する場合は、これらの機能の使用を推奨しません。

14.5.5 環境設定

空き領域の再利用機能を使用するための環境設定について次に示します。

1. `pd_assurance_table_no` オペランドに空き領域の再利用機能を使用するユーザ表の表数を指定します。分割表の場合は 1 分割を 1 表として計算します。HiRDB/パラレルサーバの場合、バックエンドサーバごとに計算し、その最大数をこのオペランドに登録します。

なお、CREATE TABLE で定義又は ALTER TABLE で定義変更した表は、`pd_assurance_table_no` オペランドの指定数 (予約数) まで空き領域の再利用機能を使用できます。予約数を越えた表に挿入が実行された場合、KFPH22030-W メッセージが出力され、空き領域の再利用機能は適用されません。この場合、`pd_assurance_table_no` オペランドの指定値を増やすと定義したすべての表に空き領域の再利用機能が適用されます。ALTER TABLE の ADD RDAREA 指定で表格納 RD エリアを追加して定義数が予約数を越えた場合や、HiRDB/パラレルサーバで定義数が予約数を越えた場合は、空き領域の再利用を定義した分割表で RD エリアごとに空き領域の再利用が適用されたり、されなかったりする場合があります。

2. 空き領域を再利用するセグメント数を見積もり (表の総データ数から総セグメント数を見積もります。「[ユーザ用 RD エリアの容量の見積もり](#)」を参照してください)、見積もったセグメント数を定義系 SQL の CREATE TABLE の SEGMENT REUSE オプションで指定します。作成済みの表に対しては ALTER TABLE の SEGMENT REUSE オプションで指定します。ここで指定したセグメント数はすべての RD エリアに適用されます。

また、さらに格納効率を向上させたい場合は、SEGMENT REUSE の OPTION で再利用オプション値を指定します。再利用オプション値を指定すると、次の機能が使えるようになります。

各機能の再利用オプション値	機能	格納効率の向上が期待できるケース
1	UPDATE 対応	<ul style="list-style-type: none"> • 固定長データ, ADT 列の NULL 値からの UPDATE がある • BINARY 列の UPDATE がある • VARCHAR 列, NVARCHAR 列, MVARCHAR 列 (NO SPLIT 指定) の UPDATE がある

各機能の再利用オプション値	機能	格納効率の向上が期待できるケース
		<ul style="list-style-type: none"> 確保済みセグメント数に比べてサーチモードの切り替え回数が少ない (pddbst コマンドで確認できます)
2	分岐行が多発する表の格納効率向上	分岐行を作成する表を運用するケース
3	UPDATE 対応及び分岐行が多発する表の格納効率向上	<ul style="list-style-type: none"> 固定長データ、ADT 列の NULL 値からの UPDATE がある BINARY 列の UPDATE がある VARCHAR 列、NVARCHAR 列、MVARCHAR 列 (NO SPLIT 指定) の UPDATE がある 確保済みセグメント数に比べてサーチモードの切り替え回数が少ない (pddbst コマンドで確認できます) 分岐行を作成する表を運用するケース

なお、OPTION 1 (UPDATE 対応) を適用すると、UPDATE 時のページ確保を、新規ページ追加モード時は最終セグメントから、空きページ再利用モード時は前回記憶したサーチ開始位置のあるセグメントから行います。このとき、データロードや表の再編成で作成する空き領域を優先的に利用することがなくなります。そのため、OPTION 1 を指定する表は CREATE TABLE 文の PCTFREE に (0, 0) を指定することを推奨します。

3. 一度定義したセグメント数を変更する場合、ALTER TABLE の SEGMENT REUSE オプションで再度セグメント数を指定します。ページサーチモードとセグメント数の指定値によって、HiRDB は次のように処理します。

- 新規ページ追加モード時

指定されたセグメント数が使用中セグメント数より少ない場合、最後に確保したセグメント内に空き領域がなくなった後で空き領域の再利用を実行します。

- 空きページ再利用モード時

使用中セグメント数以下のセグメント数が指定された場合、そのまま続行します。使用中セグメント数より多いセグメント数が指定された場合、空き領域をすべて使用した後で空き領域の再利用をいったん中止し、新規に未使用セグメントを確保します。

4. バッチ処理などで一時的に大量追加をする場合など、空き領域の再利用機能を一時中止したい場合、ALTER TABLE で SEGMENT REUSE NO を指定します。実行するとすぐに空き領域の再利用機能は中止され、新規に未使用セグメントが確保されます。

5. 空き領域の再利用機能を使用している表がセグメント確保時に出力する、RD エリアのセグメント使用率通知メッセージ (KFPH00211-I, 又は KFPA12300-I) を抑止したい場合、pd_rdarea_warning_point_msgout オペランドに N を指定します。

削除 (更新)、挿入を含み、かつデータ量の増加がない場合、空き領域の再利用機能を使用すると、表の再編成や RD エリアの拡張をする必要がなくなります。そのため、ユーザは RD エリアのセグメント使用率通知メッセージの出力を監視する必要もなくなります。削除 (更新)、挿入を含み、データ量の

増加がなく、かつ次のすべての条件に該当するときは、RD エリアのセグメント使用率通知メッセージの出力を抑止できます。

- 格納 RD エリアに、空き領域の再利用機能を使用している表だけを定義している。
- FIX 属性の表である、又は可変長の列を含まない表である（データ長が長くなるような更新をしない）。

ただし、次に示す場合は空き領域の再利用機能が動作しないおそれがあるため、RD エリアのセグメント使用率通知メッセージを出力し、監視を行ってください。RD エリアの使用状況に応じてユーザが対処する必要があります。

- 空き領域の再利用機能を定義している表数が、pd_assurance_table_no オペランドで指定した予約数より多い。
- 格納 RD エリアに対して空き領域の再利用機能を使用している表を複数定義していて、表定義の SEGMENT REUSE のセグメント数に、最大データサイズ以上を指定していない。

14.5.6 実行状態の確認

空き領域の再利用機能が有効かどうかを、データベース状態解析ユーティリティ、統計解析ユーティリティ、及び UAP 統計レポート機能で表示される項目から確認できます。また、空回りした場合、表（分割表の場合は分割 RD エリア）ごとの一回目にメッセージログに KFPH22031-W が出力されます。表示される項目とその説明を次に示します。

項目	説明	対処
ページサーチモードの切り替え回数	新規ページ追加モードから空きページ再利用モードへ、又は空きページ再利用モードから新規ページ追加モードへのサーチモード切り替え回数です。再利用と未使用セグメントの確保が頻繁に切り替わっているということは、削除のできる空き領域より追加する領域が大きく、セグメントサイズ（ページ数）が小さいということになります。	セグメントサイズ変更や削除実行のタイミングを見直してください。
空き領域の再利用機能のページサーチ空回り回数	使用中セグメント数が指定されたセグメント数になり、空きページ再利用モードに切り替わってサーチしても、空き領域がない場合です。このようなとき、空回り回数がカウントアップされます。空き領域がないのにサーチしているため、むだにサーチ処理をしていることになります。 また、空き領域の再利用のページサーチ空回り回数とページサーチモードの切り替え回数が共に増加している場合は、全く空き領域がない状態で空き領域の再利用が実行されていることになります。	指定するセグメント数やセグメントサイズの見直し、又は空き領域の再利用機能の使用中止を検討してください。
使用中セグメント数	表が使用しているセグメントに空き領域がなくなると未使用セグメントが確保されるため、表の使用中セグメント数が増加します。空き領域の再利用のページサーチ空回り回数と同じ数だけ増加している場合、	—

項目	説明	対処
	空き領域がないのに再利用しようとしてむだにサーチ処理をしていることとなります。	

(凡例) - : 該当しません。

14.5.7 注意事項

- 次の場合、空き領域の再利用機能は動作しません。
 - ハッシュ分割表のリバランス機能でデータを格納するとき
 - データロードやデータベース再編成ユーティリティ (pdrg) で表にデータを格納するとき
 - ユーザ LOB 用 RD エリアのとき
- 空き領域の再利用機能使用時、削除による空き領域が連続しない場合、連続している場合と比較するとページのサーチ処理は遅くなります。この場合、空き領域の再利用機能使用の中止や、データベース再編成ユーティリティ (pdrg) によるデータの再編成を検討してください。
- 非 FIX 表の場合、空き領域の再利用機能を適用していても、セグメント数が増加することがあります。セグメント数の増加は、次のような更新を行うと、データの追加と削除が同量でも発生することがあります。

↓ (ページ長 - 48) ÷ (行長 + 2) ↓ 件のデータを挿入し、行長が短くなるデータ (NULL 値含む) 又は別のページに分岐するようなデータに更新した後、削除する操作を繰り返す場合

この場合、空きページ解放ユーティリティ (pdreclaim) で解放できる満杯ページが発生し、そのページにはデータが格納できなくなります。そのようなページが発生しているかどうかは、データベース状態解析ユーティリティ (pddbst) の「Collect Prearranged Full Page」の値で確認できます。

この満杯ページは、次のどちらかを実行して解放してください。

 - 空きページ解放ユーティリティ (pdreclaim)
 - データベース再編成ユーティリティ (pdrg)
- 空きページ再利用モードでサーチ実行時でも、同一トランザクションで削除された領域は再利用されません。
- 空き領域の再利用機能を適用していても、非 NULL 値から NULL 値への UPDATE を繰り返すと、実際のデータの容量以上のセグメント数を確保する場合があります。この現象を回避するには、NULL 値への UPDATE ではなく DELETE を使用するような設計及び運用をしてください。


14.6 共用 RD エリア (HiRDB/パラレルサーバ限定)

14.6.1 共用 RD エリアの概要

通常、バックエンドサーバがアクセスできるのは、バックエンドサーバ下の RD エリアだけです。そのため、表の検索や更新時はできるだけ表を分割して格納した方が並列処理ができ、処理速度が向上します。しかし、複数のトランザクションからアクセスが集中し、かつ分割が難しい表などの場合、共用 RD エリアに格納することで並列処理の効率が上がります。共用 RD エリアとは、すべてのバックエンドサーバからアクセスできるユーザ用 RD エリアのことです。共用 RD エリアに格納する表を**共用表**、インデクスを**共用インデクス**といい、すべてのバックエンドサーバから参照できます。共用 RD エリアに格納できるのは、共用表及び共用インデクスだけです。共用 RD エリアの概要を次の図に示します。

なお、共用 RD エリアを定義できるのは HiRDB/パラレルサーバだけです。

図 14-5 共用 RD エリアの概要



[説明]

共用 RD エリア RDSHR01 は、BES1~3 すべてのバックエンドサーバから参照できます。ただし、共用表の更新ができるのは更新可能バックエンドサーバ (BES3) だけです。BES1 及び 2 は参照専用バックエンドサーバです。

(1) 効果

全バックエンドサーバが共用 RD エリアにアクセスできるため、並列処理の効率が上がります。

(2) 適用基準

次の場合に共用 RD エリアの使用をお勧めします。

- 複数のトランザクションからアクセスが集中するが、分割が難しい表の場合
- 結合処理のような複雑な検索処理をする場合

(3) 定義方法

共用 RD エリアを使用するには、次のように指定します。

- `pd_shared_rdarea_use` オペランドに `Y` を指定します。
- `pdfmkfs` コマンドの `-k` オプション (使用目的) に `SDB` を指定します。また、全バックエンドサーバから同じパス名でアクセスできるようにアクセスパスを設定します。
- データベース初期設定ユーティリティ (`pdinit`)、又はデータベース構成変更ユーティリティ (`pdmod`) の `create rdarea` 文に `shared` を指定し、ユーザ用 RD エリアの定義をします。また、更新可能バックエンドサーバを `server name` オペランドに指定します。`server name` オペランドに指定しなかったバックエンドサーバはすべて参照専用バックエンドサーバになります。

定義時の注意

- 共用 RD エリアは、`pd_max_rdarea_no` オペランドで指定した RD エリアの最大数まで定義できません。ただし、共用 RD エリアは全バックエンドサーバの RD エリアの数に加算されます。
- 異なるバックエンドサーバが更新可能バックエンドサーバである共用 RD エリアを、同一 HiRDB ファイルシステム領域に定義してはいけません。
- 共用 RD エリアは、共用 RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域に定義します。`pdfmkfs -k` コマンドに `SDB` を指定してください。なお、共用 RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域には共用 RD エリア以外は定義できません。

図「共用 RD エリアの概要」の場合の、データベース構成変更ユーティリティ (`pdmod`) の制御文の例を次に示します。

```
create shared rdarea RDSHR01 globalbuffer buf01 for user used by PUBLIC
server name BES3    …更新可能バックエンドサーバの指定
open attribute INITIAL
page 4096 characters
storage control segment 20 pages
file name "¥HiRDB¥DATABASE¥SHR1¥rdshr01_f01"    …ファイル名
initial 10000 segments ;
```

(4) 共用 RD エリアの更新

共用 RD エリアを更新する場合、`LOCK` 文で `IN EXCLUSIVE MODE` を指定し、全バックエンドサーバの共用 RD エリアに排他を掛けなければ実行できません。ただし、インデクスキー値を変更しない `UPDATE` 文は、`LOCK` 文を発行しないで実行できます。共用表の更新については、「[共用表の操作](#)」を参照してください。なお、共用表及び共用インデクスの更新は `COMMIT` 文発行時にディスクに書き込まれます。

(5) 共用 RD エリアの閉塞状態の管理

共用 RD エリアへのアクセスは、各バックエンドサーバで個別に管理されます。このため、障害発生時に、バックエンドサーバ間で閉塞状態が異なる場合があります。データベース構成変更ユーティリティ (`pdmod`) や、データベース回復ユーティリティ (`pdrstr`) を実行する場合は、`pdhold` コマンドで全バックエンドサー

バ下の共用 RD エリアの閉塞状態を一致させる必要があります。なお、`pddbls -m` コマンドで全バックエンドサーバの共用 RD エリアの状態を表示できます。

(6) 共用 RD エリアに対するユティリティ及び運用コマンドの実行

ユティリティ及び運用コマンドで共用 RD エリア、共用表、又は共用インデクスを対象とする場合、HiRDB が内部的に LOCK TABLE 文を発行し、全バックエンドサーバ下の共用 RD エリアに排他を掛けることがあります。このため、共用 RD エリア内の表やインデクスにアクセス中の業務があると、デッドロック、又はサーバ間のグローバルデッドロックが発生することがあります。ユティリティ及び運用コマンド実行時は、対象となる共用 RD エリアをコマンド閉塞しておいてください。

(7) 共用 RD エリア使用上の制限事項

1. 系切り替え機能を使用する場合、更新可能バックエンドサーバがあるユニットは次のように配置してください。
 - 参照専用バックエンドサーバと異なるホストに配置
 - 系を切り替えたときに同一ホスト内で参照バックエンドサーバと混在しないように切り替え先を配置参照専用バックエンドサーバは、共用 RD エリアのディスクボリュームをクラスタソフトウェアの管理リソースにしないようにしてください。
2. 共用 RD エリアは全バックエンドサーバに配置されるため、フローダブルサーバは設置できません。
3. レプリケーションの反映先に共用表は指定できません。
4. ローカルバッファで共用 RD エリアの表やインデクスを更新する場合は、LOCK TABLE 文を発行して更新してください。LOCK TABLE 文を発行しないで更新していると、サーバプロセスが異常終了してトランザクション回復プロセスが回復処理するとき、グローバルバッファで回復対象になる更新ページを保持できないことがあります。更新ページを保持できないと回復できないので、アポートコード Phb3008 を出力してユニットは異常終了します。この場合、HiRDB を再開始してください。

14.7 一時表用 RD エリア

14.7.1 一時表用 RD エリアの概要

一時表用 RD エリアは、一時表や一時インデクスを格納するユーザ用 RD エリアです。

(1) 適用基準

一時表を使用する場合に必要です。

(2) 一時表用 RD エリアの属性

一時表用 RD エリアには、次の二つがあります。

- **SQL セッション間共有属性の一時表用 RD エリア**
すべての SQL セッションで使用できる一時表用 RD エリアです。SQL セッション間で共有させることで一時表用 RD エリアの個数を少なくする場合に使用します。
- **特定 SQL セッション占有属性の一時表用 RD エリア**
特定の SQL セッション（クライアント環境定義 PDTMPTBLRDAREA に使用する一時表用 RD エリアを指定している SQL セッション）だけが使用する一時表用 RD エリアです。特定のユーザが膨大なデータを扱い、ほかのユーザが使用する一時表用 RD エリアを圧迫する場合、それを避けるときに使用します。

(3) 作成方法

一時表用 RD エリアの作成方法を次に示します。

1. `pd_max_temporary_object_no` オペランドに、ある一時点で使用する一時表と一時インデクスの最大数を指定します。0904 互換モードを適用している場合、`pd_max_temporary_object_no` オペランドの指定に加えて、`pd_max_tmp_table_rdarea_no` オペランドに一時表用 RD エリアの最大数を指定します。
2. `pdfmkfs` コマンドの `-k` オプション（使用目的）に DB を指定し、HiRDB ファイルシステム領域を作成します。
3. データベース初期設定ユーティリティ（`pdinit`）、又はデータベース構成変更ユーティリティ（`pdmod`）の `create rdarea` 文に次の二つのオペランドを指定して、ユーザ用 RD エリアを作成します。
 - `for user used by PUBLIC` を指定します。
一時表用 RD エリアとして使用するには、公用 RD エリアである必要があります。
 - `temporary table use` を指定します。
SQL セッション間共有属性の場合は `temporary table use shared` を、特定 SQL セッション占有属性の場合は `temporary table use occupied` を指定します。

作成時の注意

- 0904 互換モードを適用している場合、pd_max_tmp_table_rdarea_no オペランドの指定値は、pd_max_rdarea_no オペランドの指定値より小さい値にしてください。一時表用 RD エリアを追加する場合は、追加する一時表用 RD エリアも含めて、pd_max_rdarea_no オペランドで指定する RD エリアの最大数を超えないようにしてください。超える場合、pd_max_rdarea_no オペランドの指定値を変更してください。
- 使用できる一時表用 RD エリアが複数ある場合、使用する一時表用 RD エリアは HiRDB が自動的に決定します。そのため、一つの UAP が使用できる一時表用 RD エリアは、RD エリアの容量、セグメントサイズ、及びページサイズを同じにすることをお勧めします。
RD エリアの容量、セグメントサイズ、及びページサイズを統一していないと、次の現象が発生します。
 - 一時表への、初回の INSERT 文の実行によって実体化するごとに、ページサイズが異なる RD エリアを格納先として決定する可能性があります。この場合、同じ挿入データであっても、挿入データの行長と格納先 RD エリアのページサイズの大小関係によって、初回の INSERT 文の実行可否が変わります。
 - 格納先 RD エリアは空きセグメント数が多い RD エリアを優先的に選択しますが、格納先 RD エリアの候補となる RD エリアのページサイズやセグメントサイズが異なると、空き容量の小さい RD エリアを格納先 RD エリアとして選択することがあります。
- 一時表用 RD エリアは HiRDB 開始時、又は一時表への最初の INSERT 文実行時に初期化されるため、容量が大きすぎると初期化のオーバーヘッドが大きくなります。一時表用 RD エリアの初期化については、「[一時表用 RD エリアの初期化](#)」を参照してください。

作成例

HiRDB/パラレルサーバの BES1 に、SQL セッション間共有属性の一時表用 RD エリア (RDTMP01) を作成する場合のデータベース構成変更ユティリティ (pdmod) の制御文の例を次に示します。

```
create rdarea RDTMP01    …一時表用RDエリア名を指定
  globalbuffer tmpbuf01
  for user used by PUBLIC    …公用RDエリアの指定
  server name BES1
  open attribute INITIAL
  page 4096 characters
  storage control segment 100 pages
  temporary table use shared    …SQLセッション間共有属性を指定
  file name “%hirdb%db%rdtmp01_f01”
  initial 500 segments ;
```

(4) 一時表用 RD エリアの初期化

HiRDB 開始時に、開始モードに関係なく、HiRDB は前回稼働時に使用した一時表用 RD エリアを初期化します。そのため、初期化する一時表用 RD エリアの容量が多いと、HiRDB の開始に時間が掛かります。高速系切り替え機能やスタンバイレス型系切り替え機能を使用していて、系切り替え時間を短縮する必要がある場合、pd_tmp_table_initialize_timing オペランドに ACCESS を指定することで、HiRDB 開始時に一時表用 RD エリアの初期化をしないようにできます。ただし、ACCESS を指定すると、一時表に最初

に INSERT 文が実行された時点で一時表用 RD エリアを初期化するため、初期化する容量が多いと、INSERT 実行のオーバーヘッドが大きくなります。オーバーヘッドを小さくするには、一時表用 RD エリアの容量を小さくしてください。

pd_tmp_table_initialize_timing オペランド、及び一時表用 RD エリアの初期化によるオーバーヘッド量の見積もりについては、マニュアル「HiRDB システム定義」を参照してください。

(5) 一時表用 RD エリアのバックアップ

一時表のデータは、トランザクション又は SQL セッションの期間中だけ保持するデータのため、一時表用 RD エリアのバックアップは取得不要です。一時表用 RD エリアに障害が発生した場合は、データベース構成変更ユーティリティ (pdmod) の initialize rdarea 文で RD エリアを再初期化してください。

(6) 一時表用 RD エリア使用上の留意事項

(a) 制限事項

一時表用 RD エリアに対して、次に示す運用コマンド又はユーティリティを実行する場合、一部制限があります。詳細は、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

- pdhold コマンド
- pdrdrefls コマンド
- データベース複製ユーティリティ (pdcopy)
- データベース状態解析ユーティリティ (pddbst)
- データベース構成変更ユーティリティ (pdmod)
RD エリアの移動はできません。
- データベース回復ユーティリティ (pdrstr)

(b) 特定 SQL セッション占有属性の一時表用 RD エリアを使用する場合

特定 SQL セッション占有属性の一時表用 RD エリアを使用する SQL セッションは、クライアント環境定義 PDTMPTBLRDAREA に該当する一時表用 RD エリアを指定している SQL セッションだけです。該当する一時表用 RD エリアを、さらに占有する（ほかの SQL セッションで使用できないようにする）には、ローカルバッファを割り当ててください。これによって、該当する一時表用 RD エリアに排他モード (EX) の排他が掛かります。

(c) 非 FIX の一時表を作成する場合

非 FIX の一時表を作成する場合、一時表用 RD エリアは次のどちらかの条件を満たしている必要があります。条件を満たしていない場合、データを格納するときに KFPAl1809-I メッセージが出力されることがあります。

- クライアント環境定義の PDTMPTBLRDAREA を指定している場合

PDTMPTBLRDAREA に指定しているすべての一時表用 RD エリアの定義に、同じページ長[※]を定義している。

- クライアント環境変数の PDTMPTBLRDAREA を指定していない場合

すべての SQL セッション間共有属性の一時表用 RD エリアの定義に、同じページ長[※]を定義している。

注※

ページ長は、基本行長より大きい値となります。基本行長については、マニュアル「HiRDB SQL リファレンス」の「既定義型データ長一覧」のデータ長の計算式を基に算出してください。

KFPA11809-I メッセージが出力された場合は、KFPA11809-I メッセージの「格納しようとした行長」より大きい値を指定してください。

(d) HiRDB Datareplicator と連携する場合

一時表に対する更新は抽出対象外になります。そのため、HiRDB Datareplicator を使用する場合、一時表について考慮する点は特にありません。

15

HiRDB のメモリ所要量

この章では、HiRDB/シングルサーバ及び HiRDB/パラレルサーバのメモリ所要量の求め方について説明します。

15.1 HiRDB/シングルサーバのメモリ所要量の見積もり

ここでは、HiRDB/シングルサーバのメモリ所要量の見積もり方法について説明します。ここで説明する項目を次に示します。

- メモリ配置
- メモリ所要量の計算式
- ユニットコントローラが使用する共用メモリの計算式
- シングルサーバが使用する共用メモリの計算式
- グローバルバッファが使用する共用メモリの計算式
- SQL 実行時に必要なメモリ所要量の計算式
- SQL 前処理時に必要なメモリ所要量の計算式
- BLOB 型データの検索又は更新時に必要なメモリ所要量の計算式
- ブロック転送又は配列 FETCH で必要なメモリ所要量の計算式

15.1.1 メモリ配置

HiRDB/シングルサーバのメモリ配置を次の図に示します。

図 15-1 HiRDB/シングルサーバのメモリ配置

共用メモリ						プロセス固有メモリ	
ユニット コントローラ用 共用メモリ	グローバル バッファ用 共用メモリ	ユーティリ ティ用 共用 メモリ	セキュリティ 監査情報用 バッファ用 共用メモリ	プロセス間 メモリ 通信用 共用メモリ	トラブル シュート 情報取得用 共用メモリ	ユニット コントローラ プロセスの プロセス 固有メモリ	サーバ プロセスの プロセス 固有メモリ
A B		ユニット コントローラ 全プロセス	サーバ内 全プロセス
						...	sds1...sds1

(凡例) A : ユニットコントローラの各プロセス使用分
 B : シングルサーバのプロセス使用分
 sds : シングルサーバ

HiRDB/シングルサーバの共用メモリの詳細を次の表に示します。

表 15-1 HiRDB/シングルサーバの共用メモリの詳細

項目	共用メモリの種類					
	ユニットコントローラ用共用メモリ	グローバルバッファ用共用メモリ	ユティリティ用共用メモリ	セキュリティ監査情報用バッファ用共用メモリ	プロセス間メモリ通信用共用メモリ	トラブルシュート情報取得用共用メモリ
使用目的	システム制御	グローバルバッファ	ユニットコントローラとユティリティとの通信	セキュリティ監査情報用バッファ	クライアント—サーバプロセス間メモリ通信	トラブルシュート情報取得
使用プロセス	全 HiRDB プロセス	シングルサーバ	ユティリティプロセス	シングルサーバ	シングルサーバ, クライアントプロセス	全 HiRDB プロセス
セグメント数	1 個	<ul style="list-style-type: none"> グローバルバッファの動的変更機能を使用しない場合 1~512 個 グローバルバッファの動的変更機能を使用している場合 32 ビットモード： 1~1,012 個 64 ビットモード： 1~1,512 個 	1 個	1 個	環境変数 PDIPC=MEMORY で接続中のクライアント数 (0~2000) ×2 個	1 個
1 セグメントの上限	表「HiRDB/シングルサーバが使用するメモリ所要量」を参照してください。ただし、OS の環境によっては確保できない場合があります。	SHMMAX オペランドの値でセグメントを分割します。ただし、OS の環境によっては確保できない場合があります。	表「HiRDB/シングルサーバが使用するメモリ所要量」を参照してください。	表「HiRDB/シングルサーバが使用するメモリ所要量」を参照してください。ただし、OS の環境によっては確保できない場合があります。	表「HiRDB/シングルサーバが使用するメモリ所要量」を参照してください。ただし、OS の環境によっては確保できない場合があります。	10 メガバイト
確保条件	なし	グローバルバッファ定義が存在すること	pd_utl_exec_mode=1 指定	pd_aud_file_name オペランドによる監査証跡ファイル用の HiRDB ファイルシステム領域名の指定	クライアント環境変数 PDIPC=MEMORY で接続中クライアントあり	なし

項目	共用メモリの種類					
	ユニットコントローラ用共用メモリ	グローバルバッファ用共用メモリ	ユティリティ用共用メモリ	セキュリティ監査情報用バッファ用共用メモリ	プロセス間メモリ通信用共用メモリ	トラブルシュート情報取得用共用メモリ
作成契機	ユニット起動時 (ユーザーサーバホットスタンバイ又は高速系切り替え機能使用時の待機ユニットの起動を含む)	<ul style="list-style-type: none"> サーバ起動時 (高速系切り替え機能使用時の待機ユニットの起動を含む) pdbufmod -k {add upd} 実行時 	ユティリティ実行時	シングルサーバ起動時	クライアントとサーバの接続時	ユニット起動時 (ユーザーサーバホットスタンバイ又は高速系切り替え機能使用時の待機ユニットの起動を含む)
削除契機	次回ユニット起動時 (ユーザーサーバホットスタンバイ又は高速系切り替え機能使用時の待機ユニットの起動を含む)	<ul style="list-style-type: none"> pdbufmod -k del 実行時 正常終了又は計画停止の場合：サーバ終了時 強制停止, 異常終了, 又は高速系切り替え機能使用時の待機ユニットの停止の場合：次回ユニット起動時 	ユティリティ終了後 10 分後	シングルサーバ終了時	クライアントとサーバの接続切り離し時	ユニット停止時
pdls -d mem による表示	表示される	表示される	表示される	表示される	表示されない	表示されない
pdls -d mem の SHM-OWNER	MANAGER	サーバ名	UTILITY	AUDDEF	表示なし	表示なし
関連オペランド	<ul style="list-style-type: none"> pd_sds_shmpool_size 	<ul style="list-style-type: none"> pd_dbbuff_modify pdbuffer SHMMAX 	<ul style="list-style-type: none"> pd_utl_exe_mode 	<ul style="list-style-type: none"> セキュリティ監査機能に関するオペランド* 	<ul style="list-style-type: none"> PDIPC PDSENDMEM SIZE PDRECVMEM SIZE 	なし

項目	共用メモリの種類					
	ユニットコントローラ用共用メモリ	グローバルバッファ用共用メモリ	ユティリティ用共用メモリ	セキュリティ監査情報用バッファ用共用メモリ	プロセス間メモリ通信用共用メモリ	トラブルシュート情報取得用共用メモリ
備考	—	—	pd_utl_exec_mode=1の場合だけ作成されます (pd_utl_exec_mode=0の場合、該当する領域はユニットコントローラ用共用メモリ内に確保されます)。	—	—	—

(凡例) —：該当しません。

注※

詳細はマニュアル「HiRDB システム定義」を参照してください。

15.1.2 メモリ所要量の計算式

HiRDB/シングルサーバが使用するメモリ所要量は、次の表に示すすべての項目を加算した値です。

共用メモリサイズが増加すると、ページフォルトの発生回数が増加し、トランザクション性能に影響を与えるおそれがあります。各オペランドの指定値の目安を参照し、システムに合わせて適切な値を指定することを検討してください。

表 15-2 HiRDB/シングルサーバが使用するメモリ所要量

項目		メモリ所要量 (単位：キロバイト)
プロセス固有領域	ユニットコントローラ全プロセスが使用するプロセス固有領域	<p>●32ビットモードの場合</p> $E + \uparrow \{(64 + 48 \times (u + 1)) \times (\text{pd_max_server_process の値} - b - 6) + (64 + 48 \times (y + 1)) \times 3 + w\} \div 1024 \uparrow$ <p>●64ビットモードの場合</p> $E + \uparrow \{(64 + 64 \times (u + 1)) \times (\text{pd_max_server_process の値} - b - 6) + (64 + 64 \times (y + 1)) \times 3 + w\} \div 1024 \uparrow$ <p>●プラグインを使用する場合、加算します。</p> $+ 1400$

項目		メモリ所要量 (単位: キロバイト)
		<ul style="list-style-type: none"> ●pd_max_ard_process オペランドが 1 以上の場合, 加算します。 + r ●pd_process_terminator オペランドに fixed を指定した場合, 加算します。 + F × (pd_process_terminator_max の値 - 1) ●インメモリデータ処理を行う場合, 加算します。 + ↑ {K × (pd_max_users の値 × 2 + 7)} ÷ 1024 ↑ ●通信トレース格納最大数を変更する場合, 加算します。 + ↑ M ÷ 1024 ↑
シングルサーバプロセスが使用するプロセス固有領域*1	pd_work_buff_mode=each 指定時	<ul style="list-style-type: none"> ●32 ビットモードの場合 {G + g + (a + 9) × c + h + i + m + p + q + s} × (b + 3) + ↑ (64 + 48 × (v + 1)) ÷ 1024 ↑ × (b + 3) + J ●64 ビットモードの場合 {G + g + (a + 9) × c + h + i + m + p + q + s} × (b + 3) + ↑ (64 + 64 × (v + 1)) ÷ 1024 ↑ × (b + 3) + J ●インメモリデータ処理を行う場合, 加算します。 + ↑ {K × (b + 3)} ÷ 1024 ↑ ●通信トレース格納最大数を変更する場合, 加算します。 + ↑ P ÷ 1024 ↑
	pd_work_buff_mode=pool 指定又は省略時	<ul style="list-style-type: none"> ●32 ビットモードの場合 (G + g + a + ↑ a ÷ 128 × 0.1 ↑ + 11 + h + i + m + n + p + q + s) × (b + 3) + ↑ (64 + 48 × (v + 1)) ÷ 1024 ↑ × (b + 3) + J ●64 ビットモードの場合 (G + g + a + ↑ a ÷ 128 × 0.1 ↑ + 15 + h + i + m + n + p + q + s) × (b + 3) + ↑ (64 + 64 × (v + 1)) ÷ 1024 ↑ × (b + 3) + J ●インメモリデータ処理を行う場合, 加算します。 + ↑ {K × (b + 3)} ÷ 1024 ↑ ●通信トレース格納最大数を変更する場合, 加算します。 + ↑ P ÷ 1024 ↑
	pd_work_buff_mode=pool2 指定	<ul style="list-style-type: none"> ●32 ビットモードの場合 (G + g + ↑ a ÷ 128 × 0.1 ↑ + 11 + h + i + m + n + p + q + s) × (b + 3) + ↑ (64 + 48 × (v + 1)) ÷ 1024 ↑ × (b + 3) + J + (a × S) ●64 ビットモードの場合 (G + g + ↑ a ÷ 128 × 0.1 ↑ + 15 + h + i + m + n + p + q + s) × (b + 3) + ↑ (64 + 64 × (v + 1)) ÷ 1024 ↑ × (b + 3) + J + (a × S) ●インメモリデータ処理を行う場合, 加算します。

項目		メモリ所要量 (単位: キロバイト)
		$+ \uparrow \{K \times (b + 3)\} \div 1024 \uparrow$ ●通信トレース格納最大数を変更する場合, 加算します。 $+ \uparrow P \div 1024 \uparrow$
共用メモリ	ユニットコントローラ用共用メモリ中, ユニットコントローラが使用する領域	$\uparrow d \div 1024 \uparrow$
	ユニットコントローラ用共用メモリ中, シングルサーバが使用する領域	e
	グローバルバッファ用共用メモリ	f
	インメモリデータ処理用共用メモリ	L
	ユティリティ用共用メモリ	t
	セキュリティ監査情報用バッファ用共用メモリ	●システムによる自動計算の場合 $\uparrow 0.3 + \text{MAX} \{(H + 100), (H \times 1.2)\} \times 0.25 \uparrow$ ●ユーザ指定値 (pd_audit_def_buffer_size オペランドを指定) にする場合 pd_audit_def_buffer_size の指定値
	プロセス間メモリ通信用共用メモリ※2	$j \times k$
OS の領域※3	PTE の領域※4	●共用メモリのページ固定をしていない場合 $(\uparrow \text{プロセス固有領域の合計サイズ} \div 510 \uparrow + \text{pd_max_server_process の値} \times 16 + 13) + \{(\uparrow \text{共用メモリの合計サイズ} \div 510 \uparrow + 17) \times \text{pd_max_server_process の値}\}$ ●共用メモリのページ固定をしている場合 $(\uparrow \text{プロセス固有領域の合計サイズ} \div 510 \uparrow + \text{pd_max_server_process の値} \times 16 + 13) + \{(\uparrow \text{共用メモリの合計サイズ} \div 261120 \uparrow + 13) \times \text{pd_max_server_process の値}\}$

注※1

プラグインを使用する場合は, 1 シングルサーバプロセス当たり 300 を加算してください。

注※2

クライアント環境定義で PDIPC=MEMORY を指定した場合に加算します。プロセス間メモリ通信機能及びクライアント環境定義については, マニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」を参照してください。なお, HiRDB サーバ又は HiRDB クライアントのどちらかが 32 ビットモードの場合, プロセス間メモリ通信機能で使用する共用メモリは 32 ビット空間内に確保されます。

注※3

OS が使用する領域の詳細は公開されていないため, あくまで HiRDB が確保するメモリ所要量を基にした目安です。実際の値とは大きく異なる場合があるので, 正確な値については実際の環境で測定してください。

注※ 4

PTE については、「システム設計」を参照してください。

a : pd_work_buff_size オペランドの値

b : pd_max_users オペランドの値

c : 最大作業表数

SQL 文ごとの作業表数を表「SQL 文ごとの作業表数の求め方」から求めます。表「SQL 文ごとの作業表数の求め方」から求めた作業表数のうちで最大のものを最大作業表数とします。

d : 「ユニットコントローラが使用する共用メモリの計算式」で求めた値

e : 「シングルサーバが使用する共用メモリの計算式」で求めた値

f : 「グローバルバッファが使用する共用メモリの計算式」で求めた値

g : SQL 実行時に必要なメモリ所要量

計算式については、「SQL 実行時に必要なメモリ所要量の計算式」を参照してください。

h : SQL 前処理時に必要なメモリ所要量

計算式については、「SQL 前処理時に必要なメモリ所要量の計算式」を参照してください。

i : LOB バッファ一括入出力ワークメモリ

グローバルバッファ定義に LOB 用グローバルバッファを指定している場合だけ（システム共通定義の pdbuffer オペランドに -b を指定している場合）、62 キロバイトを加算してください。

j : プロセス間メモリ通信機能を使用するクライアントの最大同時実行数

分からない場合は、プロセス間メモリ通信機能を使用する全クライアント数、又は pd_max_users オペランドの値を代入してください。

k : プロセス間メモリ通信機能を使用する全クライアントのデータ送受信メモリサイズ（クライアント環境定義の PDSENDMEMSIZE の値 + PDRECVMEMSIZE の値）の平均値

m : Java 仮想マシンが使用するメモリ所要量

Java ストアドプロシジャ又は Java ストアドファンクションを使用する場合に、Java 仮想マシンが使用するメモリ所要量を加算します。Java 仮想マシンが使用するメモリ所要量は、Java 仮想マシンのオプションや Java 仮想マシンのバージョンによって異なります。Java 仮想マシンが使用するメモリ所要量については、Java 仮想マシンのマニュアルを参照してください。

n : 作業表用増分メモリサイズ

pd_work_buff_expand_limit オペランドを指定する場合に作業表用増分メモリサイズを加算します。作業表用増分メモリサイズは次に示す計算式から求めます。

作業表用増分メモリサイズ (キロバイト) = 作業表用増分バッファサイズ + ↑ (作業表用の増分バッファサイズ ÷ 128) × 0.1 ↑

- 作業表用増分バッファサイズ (キロバイト) = MAX (0, ハッシュジョイン, 副問合せのハッシュ実行による作業表用増分バッファサイズ) + MAX (0, 作業表数の増加による作業表用増分バッファサイズ)
- ハッシュジョイン, 副問合せのハッシュ実行による作業表用増分バッファサイズ = MIN {(ハッシュジョイン, 副問合せのハッシュ実行をするときの作業表用バッファサイズ - pd_work_buff_size オペランドの値), (pd_work_buff_expand_limit オペランドの値 - pd_work_buff_size オペランドの値)} × ハッシュジョイン, 副問合せのハッシュ実行をする同時実行ユーザ数
ハッシュジョイン, 副問合せのハッシュ実行をするときの作業表用バッファサイズの求め方については, マニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」を参照してください。
- 作業表数の増加による作業表用増分バッファサイズ = MIN {(使用作業表数 × 128 - pd_work_buff_size オペランドの値), (pd_work_buff_expand_limit オペランドの値 - pd_work_buff_size オペランドの値)} × (使用作業表数が pd_work_buff_size オペランドの値 ÷ 128 以上になるユーザ数)
使用作業表数 = MAX (1SQL 文が使用する作業表用ファイルの数, ASSIGN LIST 文が使用する作業表用ファイルの数)
1SQL 文が使用する作業表用ファイルの数, 及び ASSIGN LIST 文が使用する作業表用ファイルの数の求め方については, 「最大ファイル数の見積もり (pdfmkfs -l コマンド)」を参照してください。

p : BLOB 型データ用に必要なメモリ所要量

計算式については, 「BLOB 型データの検索又は更新時に必要なメモリ所要量の計算式 (HiRDB/シングルサーバの場合)」を参照してください。

q : サーバ側でブロック転送又は配列 FETCH で必要なメモリ所要量

計算式については, 「ブロック転送又は配列 FETCH で必要なメモリ所要量の計算式」を参照してください。

r : 非同期 READ 用メモリサイズ

pd_max_ard_process オペランドが 1 以上の場合に加算します。次に示す計算式から求めます (単位: キロバイト)。

$$(90 + \sum_{i=1}^{90} \text{RD エリア用 HiRDB ファイルシステム領域管理用メモリ}) \times \text{pd_max_ard_process の値}$$

RD エリア用 HiRDB ファイルシステム領域管理用メモリは計算値の大きい順に 90 領域を計算に使用します。サーバで使用する領域数が 90 領域に満たない場合, その領域まで計算します。

HiRDB ファイルシステム領域管理用メモリはそれぞれの領域の初期設定時のパラメタを使用して, 次の計算式から求めます (単位: キロバイト)。

なお, 領域の初期設定時のパラメタは pdfstatfs コマンドに -A オプションを指定して実行することで確認できます。

$$\{ (\text{ファイル数}^{\times 1} + \text{増分数}^{\times 2}) \div 64 \} \times 1.5^{\times 3}$$

- 注※1 pdfmkfs -l 指定値, 又は pdfstatfs 実行結果の[available file count]に表示される値です。
 注※2 pdfmkfs -e 指定値, 又は pdfstatfs 実行結果の[available expand count]に表示される値です。
 注※3 領域サイズ (pdfmkfs -n 指定値) が 2048 以上の場合に乗算します。

s : HiRDB ファイルシステム用メモリサイズ

次に示す計算式から求めます (単位: キロバイト)。

$$604 + \text{作業表用HiRDBファイルシステム領域管理用メモリ} + \text{システムログ用HiRDBファイルシステム領域管理用メモリ} + 90 + \sum_{i=1} \text{RDエリア用HiRDBファイルシステム領域管理用メモリ}$$

作業表用及びシステムログ用 HiRDB ファイルシステム領域管理用メモリは, サーバで使用する HiRDB ファイルシステム領域で計算値が最大になるものを使用します。RD エリアの場合は計算値の大きい順に 90 領域を計算に使用します。サーバで使用する領域数が 90 領域に満たない場合, その領域まで計算します。

HiRDB ファイルシステム領域管理用メモリはそれぞれの領域の初期設定時のパラメタを使用して, 次の計算式から求めます (単位: キロバイト)。

なお, 領域の初期設定時のパラメタは pdfstatfs コマンドに -A オプションを指定して実行することで確認できます。

$$\{ (\text{ファイル数} \times 1 + \text{増分数} \times 2) \div 64 \} \times 1.5 \times 3$$

- 注※1 pdfmkfs -l 指定値, 又は pdfstatfs 実行結果の[available file count]に表示される値です。
 注※2 pdfmkfs -e 指定値, 又は pdfstatfs 実行結果の[available expand count]に表示される値です。
 注※3 領域サイズ (pdfmkfs -n 指定値) が 2048 以上の場合に乗算します。

t : pd_utl_exec_mode の値が 0 の場合 : 0

pd_utl_exec_mode の値が 1 の場合 : $\uparrow \{ (b \times 2000 + 136) \div 1024 \} \uparrow \times 1024$

u : ユニット制御情報定義として有効な pd_module_trace_max の値

v : シングルサーバ定義として有効な pd_module_trace_max の値

w : HiRDB の再開始用メモリサイズ

このメモリサイズを確保できないと, HiRDB の再開始に失敗します。次の計算式から求めます (単位: バイト)。

$$A + B$$

- pd_dbsync_point オペランドに commit を指定している場合, 加算します。
 $+ 112 \times (\text{pd_max_usersの値} \times 2 + 7)$
- raw I/O機能を使用したHiRDBファイルシステム領域に作成されたRDエリアを格納したHiRDBファイルシステム領域数が1001以上の場合に加算します。
 $+ D$

y：システム共通定義，又はユニット制御情報定義に pd_module_trace_max オペランドを指定している
 場合：pd_module_trace_max の値

それ以外：16383

HiRDB の再開始用メモリサイズを求める計算に使用する変数を次に示します。

変数	値
A	<p>●32ビットモードの場合 $246762 + 4 \times \text{pd_max_rdarea_no}$ の値 $+ \{48 \times (\text{pd_max_rdarea_no}$ の値 + 表数) + 304\} \times (\text{pd_max_users} の値 $\times 2 + 7$)</p> <p>●64ビットモードの場合 $305274 + 8 \times \text{pd_max_rdarea_no}$ の値 $+ \{64 \times (\text{pd_max_rdarea_no}$ の値 + 表数) + 512\} \times (\text{pd_max_users} の値 $\times 2 + 7$)</p> <p>表数：62 + MAX {pd_max_access_tables の値, 500}</p>
B	<p>$b1 \times X + b2 \times Y$</p> <p>b1：サーバ用ステータスファイルのレコード長 < 4096 の場合 $\text{MAX} ((\downarrow (3400 \div ((\downarrow ((\text{レコード長} - 40) - 308) \div 20 \downarrow))$ $+ (\downarrow (\text{レコード長} - 40) \div 20 \downarrow) \times (\text{MAX} (\downarrow 4096 \div \text{レコード長} \downarrow, 2) - 1))$ $+ 0.7) \downarrow, 1) \times \text{MAX} (\downarrow 4096 \div \text{レコード長} \downarrow, 2) \times (\text{レコード長} - 40)$</p> <p>4096 ≤ サーバ用ステータスファイルのレコード長 < 12288 の場合 $\text{MAX} (\downarrow (3400 \div (\downarrow (((\text{レコード長} - 40) - 308) \div 20) \downarrow) + 0.7) \downarrow, 1)$ $\times (\text{レコード長} - 40)$</p> <p>12288 ≤ サーバ用ステータスファイルのレコード長の場合 $\text{MAX} (\downarrow (3400 \div (\downarrow (((\text{レコード長} - 40) - 836) \div 20) \downarrow) + 0.7) \downarrow, 1)$ $\times (\text{レコード長} - 40)$</p> <p>X：RD エリア数 ≤ 3400 の場合：1 $3401 \leq \text{RD エリア数} \leq 6800$ の場合：2 $6801 \leq \text{RD エリア数}$ の場合：3</p> <p>b2：サーバ用ステータスファイルのレコード長 < 4096 の場合 $(\downarrow (5662310 \div ((\downarrow ((\text{レコード長} - 40) - 308) \div 20 \downarrow))$ $+ (\downarrow (\text{レコード長} - 40) \div 20 \downarrow) \times (\text{MAX} (\downarrow 4096 \div \text{レコード長} \downarrow, 2) - 1))$ $+ 0.7) \downarrow) \times \text{MAX} (\downarrow 4096 \div \text{レコード長} \downarrow, 2) \times (\text{レコード長} - 40)$</p> <p>4096 ≤ サーバ用ステータスファイルのレコード長 < 12288 の場合 $\downarrow (5662310 \div (\downarrow (((\text{レコード長} - 40) - 308) \div 20) \downarrow) + 0.7) \downarrow$ $\times (\text{レコード長} - 40)$</p> <p>12288 ≤ サーバ用ステータスファイルのレコード長の場合 $\downarrow (5662310 \div (\downarrow (((\text{レコード長} - 40) - 836) \div 20) \downarrow) + 0.7) \downarrow$ $\times (\text{レコード長} - 40)$</p> <p>Y：RD エリア数 ≤ 10200 の場合：0 $10201 \leq \text{RD エリア数} \leq 5672510$ の場合：1 $5672511 \leq \text{RD エリア数} \leq 11334820$ の場合：2 $11334821 \leq \text{RD エリア数}$ の場合：3</p>
D	<p>●32ビットモードの場合</p>

変数	値
	$12012 \times (\uparrow (\text{raw I/O 機能を使用した HiRDB ファイルシステム領域に作成された RD エリアを格納した HiRDB ファイルシステム領域数} - 1000) \div 1000 \uparrow)$ ●64ビットモードの場合 $16016 \times (\uparrow (\text{raw I/O 機能を使用した HiRDB ファイルシステム領域に作成された RD エリアを格納した HiRDB ファイルシステム領域数} - 1000) \div 1000 \uparrow)$

E, F, G : 固定値

この値は OS によって異なります。OS ごとの値を次に示します (単位: キロバイト)。

OS	E の値	F の値	G の値
Windows (x64)	155,500	5,200	12,700

H : 余裕を持って見積もる場合は監査対象イベントの数 (CREATE AUDIT の実行回数), 詳細に見積もる場合はセキュリティ監査情報用バッファのエントリ数

J : シンクポイント出力同期制御情報取得機能使用時に必要なメモリ (単位: バイト)

pd_dbbuff_trace_level オペランドに 1 を指定し, かつ pd_dfw_awt_process オペランドの指定を省略している場合に, 次の値を加算します。

32 ビットモードの場合:

$320 \times$ シングルサーバに定義したグローバルバッファの数

64 ビットモードの場合:

$640 \times$ シングルサーバに定義したグローバルバッファの数

K : pd_max_resident_rdarea_no オペランドに 1 以上を指定している場合に, 次の値を加算します。

$1648 + 16 \times$ pd_max_resident_rdarea_no の値 $+ 16 \times$ pd_max_resident_rdarea_shm_no の値

L : インメモリデータ処理に必要なメモリ所要量

計算式については, 「[インメモリデータ処理に必要なメモリ所要量](#)」を参照してください。

M : 通信トレース処理に必要なメモリ所要量

32 ビットモードの場合:

$(16 \times (N - 1024) \times 2) \times (\text{pd_max_server_process の値} - \text{pd_max_users の値} - 3)$

64 ビットモードの場合:

$(32 \times (N - 1024) \times 2) \times (\text{pd_max_server_process の値} - \text{pd_max_users の値} - 3)$

N : ユニット制御情報定義として有効な pd_ptb_trace_max の値

オペランドの指定値を 2 のべき乗に切り上げた値になります。

P : 通信トレース処理に必要なメモリ所要量

32 ビットモードの場合:

$(16 \times (Q - 1024) \times 2) \times (\text{pd_max_users の値} + 3)$

64ビットモードの場合：

$$(32 \times (Q - 1024) \times 2) \times (\text{pd_max_users の値} + 3)$$

Q：シングルサーバ定義として有効な pd_pth_trace_max の値
オペランドの指定値を2のべき乗に切り上げた値になります。

S：作業表を使用する操作（SQL 及びユティリティ）を行うトランザクションの同時実行数

表 15-3 SQL 文ごとの作業表数の求め方

SQL 文	作業表数の求め方
SELECT 文 INSERT 文（問合せ指定の場合）	<p>1.~8. の指定がない場合：0</p> <p>1.~8. の指定がある場合：該当する作業表数をすべて加算した値</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 複数の表を結合して検索する場合 増加作業表数 = (結合表数 - 1) × 2 + 1 2. ORDER BY 句を指定する場合 増加作業表数 = 2 3. GROUP BY 句を指定する場合 増加作業表数 = GROUP BY 句指定数 4. DISTINCT 句を指定する場合 増加作業表数 = DISTINCT 句指定数 5. UNION 句, UNION ALL 句又は EXCEPT[ALL]句を指定する場合 増加作業表数 = (UNION 又は UNION ALL 句指定数) × 2 + 1 6. 探索条件中にインデクスを定義した列がある場合 増加作業表数 = 探索条件中のインデクスを定義した列数 7. FOR UPDATE 句又は FOR READ ONLY 句を指定する場合 増加作業表数 = 1 8. 副問合せ（限定述語）を指定する場合 増加作業表数 = 副問合せ指定数
UPDATE 文 DELETE 文	探索条件中のインデクスを定義した列数 + 1
DROP SCHEMA 文 DROP TABLE 文 DROP INDEX 文 CREATE INDEX 文 REVOKE 文でアクセス権限を取り消す場合	2

15.1.3 ユニットコントローラが使用する共用メモリの計算式

(1) 32 ビットモードの HiRDB の場合

HiRDB/シングルサーバの開始から終了までの間にユニットコントローラが使用する共用メモリは、次に示す HiRDB のプロセスの項目すべてを加算した値です。

なお、ユニットコントローラ全体の共用メモリサイズは 2 ギガバイト以内になるようにしてください。

プロセスの種類	共用メモリの計算式 (単位: バイト)
スケジューラ	<p>pd_utl_exec_mode の値が 0 の場合</p> $\{\uparrow (432 + 304 \times n) \div 1024 \uparrow + 513 + x + \uparrow (134 + \text{pd_trn_rcvmsg_store_buflen の値}) \div 1024 \uparrow\} \times 1024$ <p>pd_utl_exec_mode の値が 1 の場合</p> $\{\uparrow (432 + 304 \times n) \div 1024 \uparrow + \uparrow (m \times 2000 + 136) \div 1024 \uparrow + y + \uparrow (134 + \text{pd_trn_rcvmsg_store_buflen の値}) \div 1024 \uparrow\} \times 1024$ <p>x : シングルサーバの場合: $116 + 5 \times (m + 3) + 14$ y : シングルサーバの場合: $5 \times (m + 3) + 14$ m : pd_max_users の値 n : ユニット内のサーバ数 + ユニット内ユティリティサーバ数 + 1 ユニット内ユティリティサーバ数: $28 + 12$</p>
ロックサーバ	$(320 + 48 + c + d + 48 + 4096 + g + 48 + i + 48 + 4096 + 48 + n + t + u + 16) \times \text{pd_lck_pool_partition の値}$ <p>c : pd_lck_hash_entry を省略, 又は 0 を指定している場合: $(\downarrow (8 + 4 \times \text{MAX}(\uparrow ((p + 3) \times (\text{pd_max_access_tables の値} + 4 + 5 \times 2) + \downarrow \text{pd_lck_pool_size の値} \div \text{pd_lck_pool_partition の値} \downarrow \times 6) \div 10 \uparrow \text{の値を超えない最大の素数, 11261))) \div 16 \downarrow + 1) \times 16$ pd_lck_hash_entry に 2 以上の素数でない値を指定している場合: $(\downarrow (8 + 4 \times \text{pd_lck_hash_entry の値を超えない最大の素数}) \div 16 \downarrow + 1) \times 16$ pd_lck_hash_entry に 1, 又は素数を指定している場合: $(\downarrow (8 + 4 \times \text{pd_lck_hash_entry の値}) \div 16 \downarrow + 1) \times 16$ d : $((p + 3) \times (\text{pd_max_access_tables の値} + 4 + 5 \times 2) + \downarrow \text{pd_lck_pool_size の値} \div \text{pd_lck_pool_partition の値} \downarrow \times 6) \times 96$ g : pd_utl_exec_mode の値=1, かつ $p > 32$ の場合: $(p + 3) \times 3 + p) \times 256$ pd_utl_exec_mode の値=0, 又は $p \leq 32$ の場合: $(p + 3) \times 3 + 32) \times 256$ i : pd_utl_exec_mode の値=1, かつ $p > 32$ の場合: $((\downarrow \text{pd_lck_pool_size の値} \div \text{pd_lck_pool_partition の値} \downarrow \times 8 + ((p + 3) \times (\text{pd_max_access_tables の値} + 4)) \times 2) + p \times (\text{pd_max_rdarea_no の値} + 1) + (p + 3) \times 2 \times 2 \times 5) \text{を偶数に切り上げた値} \times 64$ pd_utl_exec_mode の値=0, 又は $p \leq 32$ の場合:</p>

プロセスの種類	共用メモリの計算式 (単位: バイト)
	$\begin{aligned} & ((\downarrow \text{pd_lck_pool_size の値} \div \text{pd_lck_pool_partition の値} \downarrow \times 8 + ((p + 3) \\ & \times (\text{pd_max_access_tables の値} + 4)) \times 2) \\ & + 32 \times (\text{pd_max_rdarea_no の値} + 1) + (p + 3) \times 2 \times 2 \times 5) \\ & \text{を偶数に切り上げた値} \times 64 \\ n : & \text{pd_utl_exec_mode の値} = 1, \text{ かつ } p > 32 \text{ の場合:} \\ & ((p + 3) \times 3 + p) \times 48 \\ & \text{pd_utl_exec_mode の値} = 0, \text{ 又は } p \leq 32 \text{ の場合:} \\ & ((p + 3) \times 3 + 32) \times 48 \\ p : & \text{pd_max_users の値} \\ t : & \text{pd_utl_exec_mode の値} = 1, \text{ かつ } p > 32 \text{ の場合:} \\ & 48 + ((p + 3) \times 3 + p) \times \uparrow \text{pd_max_open_holdable_cursors の値} \div 16 \uparrow \times 4 \\ & \text{pd_utl_exec_mode の値} = 0, \text{ 又は } p \leq 32 \text{ の場合:} \\ & 48 + ((p + 3) \times 3 + 32) \times \uparrow \text{pd_max_open_holdable_cursors の値} \div 16 \uparrow \times 4 \\ u : & \text{pd_utl_exec_mode の値} = 1, \text{ かつ } p > 32 \text{ の場合:} \\ & 48 + ((\downarrow \text{pd_lck_pool_size の値} \div \text{pd_lck_pool_partition の値} \downarrow \times 8 \\ & + ((p + 3) \times (\text{pd_max_access_tables の値} + 4)) \times 2) \\ & + p \times (\text{pd_max_rdarea_no の値} + 1) + (p + 3) \times 2 \times 2 \times 5) \\ & \text{を偶数に切り上げた値} \times \uparrow \text{pd_max_open_holdable_cursors の値} \div 16 \uparrow \times 4 \\ & \text{pd_utl_exec_mode の値} = 0, \text{ 又は } p \leq 32 \text{ の場合:} \\ & 48 + ((\downarrow \text{pd_lck_pool_size の値} \div \text{pd_lck_pool_partition の値} \downarrow \times 8 + \\ & ((p + 3) \times (\text{pd_max_access_tables の値} + 4)) \times 2) \\ & + 32 \times (\text{pd_max_rdarea_no の値} + 1) + (p + 3) \times 2 \times 2 \times 5) \\ & \text{を偶数に切り上げた値} \times \uparrow \text{pd_max_open_holdable_cursors の値} \div 16 \uparrow \times 4 \end{aligned}$
トランザクションサーバ	$288 + 32 + 192 \times m \times 2 + 1028 + (420 + 624 + 256 + 384 \times 2 + 128) \times (m \times 2 + 7) + 256 \times 2$ <p>m: pd_max_users の値</p>
タイマサーバ	$32 \times (\text{pd_max_users の値} + 3) \times (1 + \text{ユニット内ユティリティサーバ数} + 1) + 1440$ <p>ユニット内ユティリティサーバ数: 26 + 12</p>
統計ログサーバ	$384 + 128 \times 16 + 32 + 288 \times 2 + 1024 + 128 \times 3 + \text{pd_stj_buff_size の値} \times 1024 \times 3 + 64 + 4096 + 8192$
プロセスサーバ	$192 + 512 \times 130 + 96 + 256 + (\text{pd_max_server_process の値} + 50) \times (256 + 144) + 16 + 8 \times 16 + 16 + 16 + 48 + 48 \times (a + 1)$ <p>a: システム共通定義, 又はユニット制御情報定義に pd_module_trace_max オペランドを指定している場合: pd_module_trace_max の値 それ以外: 16383</p>
シングルサーバ	$992 + (44 + 4) \times a \times 2 + (100 + 4) \times (b + 30 + 2) + (100 + 4) \times (c + 1) + 40 \times b \times 14 + 256 + 256 + 36 \times d + 12 \times e + 8 + 13080 + 272 + 5856 \times b + f + 16 + 1024 + 272 \times h$ <p>a: シングルサーバの定義数 b: ユニット内のシングルサーバ数 c: ユニット数 d: pdunit オペランドの -c オプションの指定数</p>

プロセスの種類	共用メモリの計算式 (単位: バイト)
	e : pdcltgrp オペランド指定数 f : $2052 + 128 \times (g + 3)$ g : シングルサーバの場合 : 92 h : pd_security_host_group オペランドに指定したホストに対応する IP アドレスの数 pd_security_host_group オペランドを指定していない場合は 0
ネームサーバ	169984
ノードマネージャ	$\uparrow (1152 + 432 \times \text{全ユニット数} + 80 \times \text{全サーバ数} + 7680 + 1008 + 56 \times \text{ユニット内のサーバ数} + 240 \times A + 44 \times A + 28 \times A + 16 \times B + 32) \div 1024 \uparrow \times 1024$ A : pd_utl_exec_mode = 0 の場合 : 1024 pd_utl_exec_mode = 1 で、ユニット内にシングルサーバがある場合 : pd_max_users の値 $\times 10 + 400$ pd_utl_exec_mode = 1 で、ユニット内にシングルサーバがない場合 : pd_max_users の値 $\times 7$ なお、A の値が 1024 を超えない場合は、A を 1024 に置き換えて計算してください。 B : pdcltgrp オペランドを指定しない場合 : 0 pdcltgrp オペランドを指定する場合 : pdcltgrp オペランドの指定数 + 1
I/O サーバ	$\uparrow (28 + (\uparrow (32 + A) \div 32 \uparrow \times 32)) \div 128 \uparrow \times 128$ A : 196940 + pd_max_file_no 値 $\times 1024$ + pd_max_utl_ios_file_no 値 $\times 296$
ログサーバ	$32 + 48 + 128 \times 19 + 384 + 128 \times 7 + 1024 + 512$ $+ \uparrow (128 + 256 + 160 + 8 + 64) \div \text{pd_log_rec_leng の値} \uparrow \times \text{pd_log_rec_leng の値}$ $+ 64 + 4096 \times 2 + (736 + 512) \times B$ $+ 128 \times \text{pd_log_write_buff_count の値}$ $+ (\text{pd_log_write_buff_count の値} + A)$ $\times \uparrow \{ \text{pd_log_max_data_size の値} + (68 + 44 + 96 + 160) \} \div 4096 \uparrow \times 4096$ $+ C + \uparrow \{ (B + 1) \div 12 \} \uparrow \times 8320$ A : 16 B : pdlogadfg -d sys オペランドの指定数 C : 512
シンクポイントダンプサーバ	$\uparrow (368 + 1456 \times 2) \div 1024 \uparrow \times 1024$ $+ \uparrow \{ (96 + 80 + 208 + 208) + 192 \times (\text{pdlogadfg -d spd の指定数})$ $+ 416 \times (\text{pdlogadpf -d spd の指定数}) \}$ $\div 1024 \uparrow \times 1024$
ユニット共通	$a + b + 64 + (m + 3) \times c + 64 + 48 + d + e$ $+ (\text{pd_max_server_process の値} \times 2 + 100) \times (64 + 16) + 32$ $+ (\text{pd_max_server_process の値} \times 2 + 100 + 384) \times 40 + 32 + f + g + h + i + p + q$ $+ (\text{pd_max_server_process の値} + 127 + r) \times 48 + 32 + s + t$ a : 24896 b : 2988

プロセスの種類	共用メモリの計算式 (単位: バイト)
	<p>c : 2712</p> <p>d : 32×32</p> <p>e : 64 + 64× {(m + 3) × 2 + MAX (5, ↓ [m + 3] ÷ 10 ↓) + 7}</p> <p>f : 512× (13 + 3) × 2</p> <p>g : {↑ (96 + pd_lck_until_disconnect_cnt の値×112) ÷ 4096 ↑} × 4096×2</p> <p>h : ↑ (pd_registered_port で指定したポート番号の数×16 + 32) ÷ 1024 ↑ × 1024 pd_registered_port を指定していない場合は 0</p> <p>i : k が 2 以上の場合は 32 + (8 + 8×k) × n それ以外の場合は 0</p> <p>k : pd_lck_pool_partition の値</p> <p>m : pd_max_users の値</p> <p>n : (m + 3) × 2 + MAX {5, ↓ (m + 3) ÷ 10 ↓} + 7</p> <p>p : pd_dbbuff_modify に Y を指定している場合: 2064 + pd_max_add_dbbuff_shm_no の値×4 上記以外: 2064</p> <p>q : 144</p> <p>r : pd_utl_exec_mode の値=1, かつ m > 32 の場合: (m + 3) × 3 + m pd_utl_exec_mode の値=0, 又は m ≤ 32 の場合: (m + 3) × 3 + 32</p> <p>s : pd_shm_reuse に Y を指定し, かつ pd_dbbuff_modify に Y を指定している場合: 4112 + pd_max_add_dbbuff_shm_no 値×8 pd_shm_reuse に Y を指定し, かつ pd_dbbuff_modify に N を指定している場合: 4112 上記以外: 0</p> <p>t : 352</p>
トランザクションログサーバ	<p>1024 + 512×A</p> <p>+ {</p> <p>128×B + 128</p> <p>+ [F + ↑ (128 + 256 + 8 + 224) ÷ pd_log_rec_leng の値 ↑ × pd_log_rec_leng の値 + ↑ (pd_log_max_data_size の値 + 68 + 44 + 96 + 160) ÷ pd_log_rec_leng の値 ↑ × pd_log_rec_leng の値] × D</p> <p>+ E + (48 + 8) × B×2</p> <p>} × ユニット内のサーバ数</p> <p>+ 584×B + 128×B + 64×B×C + 128</p> <p>+ {</p> <p>F + ↑ (128 + 256 + 8 + 224) ÷ pd_log_rec_leng の値 ↑ × pd_log_rec_leng の値 + ↑ (pd_log_max_data_size の値 + 68 + 44 + 96 + 160) ÷ pd_log_rec_leng の値 ↑ × pd_log_rec_leng の値</p> <p>}</p> <p>+ E + (48 + 8) × (B×2 + 2)</p> <p>A : 2</p> <p>B : 7 + pd_max_users の値×2</p>

プロセスの種類	共用メモリの計算式 (単位: バイト)
	C: 1 D: シングルサーバの場合, pd_log_rollback_buff_count の値が 0 のときは 8, それ以外のときは pd_log_rollback_buff_count の値 E: 512 F: 512
ステータスサーバ	$\uparrow 64 \div 32 \uparrow \times 32$
監査証跡管理サーバ	$\uparrow A \div 1024 \uparrow \times 1024$ A: pd_aud_file_name オペランドの指定がない場合は 640 pd_aud_file_name オペランドの指定がある場合は $640 + (304 \times 200) + B + C$ B: pd_aud_async_buff_size オペランドの値が 0 の場合は 0 pd_aud_async_buff_size オペランドの値が 4096 以上の場合は次の計算値 $(160 \times \text{pd_aud_async_buff_count オペランドの値})$ $+ \{ (\uparrow \text{pd_aud_async_buff_size オペランドの値} \div 4096 \uparrow \times 4096)$ $\times \text{pd_aud_async_buff_count オペランドの値} \} + 4096$ C: pd_aud_auto_loading オペランドに N を指定している場合は 0 pd_aud_auto_loading オペランドに Y を指定している場合は $256 \times 2 + 240$

(2) 64 ビットモードの HiRDB の場合

HiRDB/シングルサーバの開始から終了までの間にユニットコントローラが使用する共用メモリは、次に示す HiRDB のプロセスの項目すべてを加算した値です。

プロセスの種類	共用メモリの計算式 (単位: バイト)
スケジューラ	pd_utl_exec_mode の値が 0 の場合 $\{ \uparrow (432 + 304 \times n) \div 1024 \uparrow + 513 + x + \uparrow (134 + \text{pd_trn_rcvmsg_store_buflen の値}) \div 1024 \uparrow \} \times 1024$ pd_utl_exec_mode の値が 1 の場合 $\{ \uparrow (432 + 304 \times n) \div 1024 \uparrow + \uparrow (m \times 2000 + 136) \div 1024 \uparrow + y + \uparrow (134 + \text{pd_trn_rcvmsg_store_buflen の値}) \div 1024 \uparrow \} \times 1024$ x: シングルサーバの場合: $116 + 5 \times (m + 3) + 14$ y: シングルサーバの場合: $5 \times (m + 3) + 14$ m: pd_max_users の値 n: ユニット内のサーバ数 + ユニット内ユティリティサーバ数 + 1 ユニット内ユティリティサーバ数: $28 + 12$
ロックサーバ	$(496 + 80 + c + d + 64 + 8192 + g + 80 + i + 64 + 8192 + 64 + n + t + u + 16)$ $\times \text{pd_lck_pool_partition の値}$ c: pd_lck_hash_entry を省略, 又は 0 を指定している場合: $(\downarrow (8 + 8 \times \text{MAX} (\uparrow ((p + 3) \times (\text{pd_max_access_tables の値} + 4 + 5 \times 2)$ $+ \downarrow \text{pd_lck_pool_size の値} \div \text{pd_lck_pool_partition の値} \downarrow \times 4) \div 10 \uparrow$ $\text{の値を超えない最大の素数, 11261))) \div 16 \downarrow + 1) \times 16$ pd_lck_hash_entry に 2 以上の素数でない値を指定している場合:

プロセスの種類	共用メモリの計算式 (単位: バイト)
	<p> $(\downarrow (8 + 8 \times \text{pd_lck_hash_entry の値を超えない最大の素数}) \div 16 \downarrow + 1) \times 16$ pd_lck_hash_entry に 1, 又は素数を指定している場合: $(\downarrow (8 + 8 \times \text{pd_lck_hash_entry の値}) \div 16 \downarrow + 1) \times 16$ d : $((p + 3) \times (\text{pd_max_access_tables の値} + 4 + 5 \times 2) + \downarrow \text{pd_lck_pool_size の値} \div \text{pd_lck_pool_partition の値} \downarrow \times 4) \times 128$ g : pd_utl_exec_mode の値=1, かつ $p > 32$ の場合: $((p + 3) \times 3 + p) \times 320$ pd_utl_exec_mode の値=0, 又は $p \leq 32$ の場合: $((p + 3) \times 3 + 32) \times 320$ i : pd_utl_exec_mode の値=1, かつ $p > 32$ の場合: $((\downarrow \text{pd_lck_pool_size の値} \div \text{pd_lck_pool_partition の値} \downarrow \times 5 + ((p + 3) \times (\text{pd_max_access_tables の値} + 4)) \times 2) + \downarrow (\downarrow \text{pd_lck_pool_size の値} \div \text{pd_lck_pool_partition の値} \downarrow) \div 3 \downarrow + p \times (\text{pd_max_rdarea_no の値} + 1) + (p + 3) \times 2 \times 2 \times 5)$ を偶数に切り上げた値 $\times 112$ pd_utl_exec_mode の値=0, 又は $p \leq 32$ の場合: $((\downarrow \text{pd_lck_pool_size の値} \div \text{pd_lck_pool_partition の値} \downarrow \times 5 + ((p + 3) \times (\text{pd_max_access_tables の値} + 4)) \times 2) + \downarrow (\downarrow \text{pd_lck_pool_size の値} \div \text{pd_lck_pool_partition の値} \downarrow) \div 3 \downarrow + 32 \times (\text{pd_max_rdarea_no の値} + 1) + (p + 3) \times 2 \times 2 \times 5)$ を偶数に切り上げた値 $\times 112$ n : pd_utl_exec_mode の値=1, かつ $p > 32$ の場合: $((p + 3) \times 3 + p) \times 80$ pd_utl_exec_mode の値=0, 又は $p \leq 32$ の場合: $((p + 3) \times 3 + 32) \times 80$ p : pd_max_users の値 t : pd_utl_exec_mode の値=1, かつ $p > 32$ の場合: $48 + ((p + 3) \times 3 + p) \times \uparrow \text{pd_max_open_holdable_cursors の値} \div 16 \uparrow \times 4$ pd_utl_exec_mode の値=0, 又は $p \leq 32$ の場合: $48 + ((p + 3) \times 3 + 32) \times \uparrow \text{pd_max_open_holdable_cursors の値} \div 16 \uparrow \times 4$ u : pd_utl_exec_mode の値=1, かつ $p > 32$ の場合: $48 + ((\downarrow \text{pd_lck_pool_size の値} \div \text{pd_lck_pool_partition の値} \downarrow \times 5 + ((p + 3) \times (\text{pd_max_access_tables の値} + 4)) \times 2) + \downarrow \downarrow \text{pd_lck_pool_size の値} \div \text{pd_lck_pool_partition の値} \downarrow \div 3 \downarrow + p \times (\text{pd_max_rdarea_no の値} + 1) + (p + 3) \times 2 \times 2 \times 5)$ を偶数に切り上げた値 $\times \uparrow \text{pd_max_open_holdable_cursors の値} \div 16 \uparrow \times 4$ pd_utl_exec_mode の値=0, 又は $p \leq 32$ の場合: $48 + ((\downarrow \text{pd_lck_pool_size の値} \div \text{pd_lck_pool_partition の値} \downarrow \times 5 + ((p + 3) \times (\text{pd_max_access_tables の値} + 4)) \times 2) + \downarrow \downarrow \text{pd_lck_pool_size の値} \div \text{pd_lck_pool_partition の値} \downarrow \div 3 \downarrow + 32 \times (\text{pd_max_rdarea_no の値} + 1) + (p + 3) \times 2 \times 2 \times 5)$ を偶数に切り上げた値 $\times \uparrow \text{pd_max_open_holdable_cursors の値} \div 16 \uparrow \times 4$ </p>

プロセスの種類	共用メモリの計算式 (単位: バイト)
トランザクションサーバ	$304 + 32 + 192 \times m \times 2 + 1048$ $+ (416 + 800 + 256 + 392 \times 2 + 128) \times (m \times 2 + 7) + 256 \times 2$ m: pd_max_users の値
タイマサーバ	$32 \times (\text{pd_max_users の値} + 3) \times (1 + \text{ユニット内ユティリティサーバ数} + 1)$ $+ 1440 + (48 - 32) \times 2$ ユニット内ユティリティサーバ数は 26 + 12
統計ログサーバ	$424 + 128 \times 16 + 32 + 288 \times 2 + 1168 + 144 \times 3$ $+ \text{pd_stj_buff_size の値} \times 1024 \times 3 + 64 + 4096 + 8192$
プロセスサーバ	$208 + 528 \times 130 + 96 + 256 + (\text{pd_max_server_process の値} + 50) \times (256 + 160) + 16 + 8 \times 16 + 16 + 16 + 64 + 64 \times (a + 1)$ a: システム共通定義, 又はユニット制御情報定義に pd_module_trace_max オペランドを指定している場合: pd_module_trace_max の値 それ以外: 16383
シングルサーバ	$1024 + (48 + 8) \times a \times 2 + (112 + 8) \times (b + 30 + 2) + (104 + 8) \times (c + 1) + 40 \times b \times 14 + 256 + 256 + 40 \times d + 16 \times e + 8 + 13096 + 320 + 5856 \times b + f + 16 + 1024 + 272 \times h$ a: シングルサーバの定義数 b: ユニット内のシングルサーバ数 c: ユニット数 d: pdunit オペランドの -c オプションの指定数 e: pdcltgrp オペランド指定数 f: $2056 + 128 \times (g + 3)$ g: シングルサーバの場合: 92 h: pd_security_host_group オペランドに指定したホストに対応する IP アドレスの数 pd_security_host_group オペランドを指定していない場合は 0
ネームサーバ	169984
ノードマネージャ	$\uparrow (1312 + 464 \times \text{HiRDB システムの全ユニット数} + 96 \times \text{HiRDB システムの全サーバ数} + 10240 + 1200 + 72 \times \text{ユニット内 HiRDB サーバ数} + 240 \times A + 44 \times A + 28 \times A + 16 \times B + 48) \div 1024 \uparrow \times 1024$ A: pd_utl_exec_mode = 0 の場合: 1024 pd_utl_exec_mode = 1 で, ユニット内にシングルサーバがある場合: pd_max_users の値 $\times 10 + 400$ pd_utl_exec_mode = 1 で, ユニット内にシングルサーバがない場合: pd_max_users の値 $\times 7$ なお, A の値が 1024 を超えない場合は, A を 1024 に置き換えて計算してください。 B: pdcltgrp オペランドを指定しない場合: 0 pdcltgrp オペランドを指定する場合: pdcltgrp オペランドの指定数 + 1
I/O サーバ	$\uparrow (56 + (\uparrow (56 + A) \div 32 \uparrow \times 32)) \div 128 \uparrow \times 128$ A: 196988 $+ \text{pd_max_file_no 値} \times 1024$ $+ \text{pd_max_utl_ios_file_no 値} \times 296$

プロセスの種類	共用メモリの計算式 (単位: バイト)
ログサーバ	$32 + 48 + 128 \times 19 + 432 + 128 \times 7 + 1168 + 512$ $+ \uparrow (128 + 256 + 160 + 8 + 64) \div \text{pd_log_rec_leng の値} \uparrow \times \text{pd_log_rec_leng の値}$ $+ 64 + 4096 \times 2 + (768 + 512) \times B$ $+ 144 \times \text{pd_log_write_buff_count の値}$ $+ (\text{pd_log_write_buff_count の値} + A)$ $\times \uparrow \{ \text{pd_log_max_data_size の値} + (68 + 44 + 96 + 160) \} \div 4096 \uparrow \times 4096$ $+ C + \uparrow \{ (B + 1) \div 12 \} \uparrow \times 8320$ A : 16 B : pdlogadfg -d sys オペランドの指定数 C : 512
シンクポイントダンプサーバ	$\uparrow (384 + 1536 \times 2) \div 1024 \uparrow \times 1024$ $+ \uparrow \{ (128 + 80 + 240 + 240) + 192 \times (\text{pdlogadfg -d spd の指定数})$ $+ 416 \times (\text{pdlogadpf -d spd の指定数}) \}$ $\div 1024 \uparrow \times 1024$
ユニット共通	$a + b + 80 + (m + 3) \times c + 64 + 48 + d + e$ $+ (\text{pd_max_server_process の値} \times 2 + 100) \times (76 + 16) + 32$ $+ (\text{pd_max_server_process の値} \times 2 + 100 + 384) \times 40 + 32 + f + g + h + i + p + q$ $+ (\text{pd_max_server_process の値} + 127 + r) \times 64 + 32 + s + t$ a : 34304 b : 3480 c : 3640 d : 48×32 e : $80 + 96 \times \{ (m + 3) \times 2 + \text{MAX} (5, \downarrow [m + 3] \div 10 \downarrow) + 7 \}$ f : $512 \times (13 + 3) \times 2$ g : $\{ \uparrow (128 + \text{pd_lck_until_disconnect_cnt の値} \times 112) \div 4096 \uparrow \}$ $\times 4096 \times 2$ h : $\uparrow (\text{pd_registered_port で指定したポート番号の数} \times 16 + 32)$ $\div 1024 \uparrow \times 1024$ pd_registered_port を指定していない場合は 0 i : k が 2 以上の場合は $32 + (8 + 8 \times k) \times n$ それ以外の場合は 0 k : pd_lck_pool_partition の値 m : pd_max_users の値 n : $(m + 3) \times 2 + \text{MAX} \{ 5, \downarrow (m + 3) \div 10 \downarrow \} + 7$ p : pd_dbbuff_modify に Y を指定している場合 : $2064 + (\text{pd_max_add_dbbuff_shm_no の値} + \text{pd_max_resident_rdarea_shm_no の値}) \times 4$ 上記以外 : $2064 + \text{pd_max_resident_rdarea_shm_no の値} \times 4$ q : 144 r : pd_utl_exec_mode の値=1, かつ $m > 32$ の場合 : $(m + 3) \times 3 + m$ pd_utl_exec_mode の値=0, 又は $m \leq 32$ の場合 : $(m + 3) \times 3 + 32$

プロセスの種類	共用メモリの計算式 (単位: バイト)
	<p>s : pd_shm_reuse に Y を指定し, かつ pd_dbbuff_modify に Y を指定している場合 : 8208 + (pd_max_add_dbbuff_shm_no 値 + pd_max_resident_rdarea_shm_no 値) × 16</p> <p>pd_shm_reuse に Y を指定し, かつ pd_dbbuff_modify に N を指定している場合 : 8208 + pd_max_resident_rdarea_shm_no 値 × 16</p> <p>上記以外 : 0</p> <p>t : 352</p>
トランザクションログサーバ	$1168 + 688 \times A$ $+ \{$ $128 \times B + 144$ $+ [G + \uparrow (128 + 256 + 8 + 224) \div \text{pd_log_rec_leng の値} \uparrow \times \text{pd_log_rec_leng の値}$ $+ \uparrow (\text{pd_log_max_data_size の値} + 68 + 44 + 96 + 160)$ $\div \text{pd_log_rec_leng の値} \uparrow \times \text{pd_log_rec_leng の値}] \times D$ $+ E + (48 + 8) \times B \times 2$ $\} \times \text{ユニット内のサーバ数}$ $+ 600 \times B + 128 \times B + 64 \times B \times C + 144$ $+ \{$ $G + \uparrow (128 + 256 + 8 + 224) \div \text{pd_log_rec_leng の値} \uparrow \times \text{pd_log_rec_leng の値}$ $+ \uparrow (\text{pd_log_max_data_size の値} + 68 + 44 + 96 + 160)$ $\div \text{pd_log_rec_leng の値} \uparrow \times \text{pd_log_rec_leng の値}$ $\}$ $+ E + (48 + 8) \times (B \times 2 + 2)$ <p>A : 2</p> <p>B : 7 + pd_max_users の値 × 2</p> <p>C : 1</p> <p>D : シングルサーバの場合, pd_log_rollback_buff_count の値が 0 のときは 8, それ以外のときは pd_log_rollback_buff_count の値</p> <p>E : 4096</p> <p>G : 64</p>
ステータスサーバ	$\uparrow 64 \div 32 \uparrow \times 32$
監査証跡管理サーバ	$\uparrow A \div 1024 \uparrow \times 1024$ <p>A : pd_aud_file_name オペランドの指定がない場合は 704</p> <p>pd_aud_file_name オペランドの指定がある場合は 704 + (320 × 200) + B + C</p> <p>B : pd_aud_async_buff_size オペランドの値が 0 の場合は 0</p> <p>pd_aud_async_buff_size オペランドの値が 4096 以上の場合は次の計算値</p> $(176 \times \text{pd_aud_async_buff_count オペランドの値})$ $+ \{ (\uparrow \text{pd_aud_async_buff_size オペランドの値} \div 4096 \uparrow \times 4096)$ $\times \text{pd_aud_async_buff_count オペランドの値} \} + 4096$ <p>C : pd_aud_auto_loading オペランドに N を指定している場合は 0</p> <p>pd_aud_auto_loading オペランドに Y を指定している場合は 256 × 2 + 256</p>

15.1.4 シングルサーバが使用する共用メモリの計算式

シングルサーバが使用する共用メモリの計算式を次に示します。

32 ビットモードの場合（単位：キロバイト）

$$\text{計算式 1} + \uparrow \{(\uparrow (40 + (\text{計算式 2} \sim \text{計算式 6, 計算式 8 を加算した値}) + (6.5 \times 1024 \times 1024)) \div 512 \uparrow \times 512)\} \div 1024 \uparrow$$

64 ビットモードの場合（単位：キロバイト）

$$\text{計算式 1} + \uparrow \{(\uparrow (72 + (\text{計算式 2} \sim \text{計算式 8 を加算した値}) + (6.5 \times 1024 \times 1024)) \div 512 \uparrow \times 512)\} \div 1024 \uparrow$$

計算式 1～9 についての注意事項

- pd_rdarea_open_attribute_use オペランドに Y を指定する場合に計算式 3 を加算します。
- pd_dbsync_point 又は pd_system_dbsync_point オペランドのどちらかの指定が commit の場合に計算式 4 を加算します。pd_system_dbsync_point オペランドの省略値は commit です。上記以外の場合、計算式 6 を加算します。
- pd_dfw_awt_process オペランドを指定する場合に計算式 5 を加算します。
- pd_sds_shmpool_size オペランドを省略すると、次の値が設定されます。
32 ビットモードの場合：
 $\uparrow \{(\uparrow (40 + (\text{計算式 2} \sim \text{計算式 6, 計算式 8, 9 の合計値})) \div 512 \uparrow \times 512)\} \div 1024 \uparrow$
64 ビットモードの場合：
 $\uparrow \{(\uparrow (72 + (\text{計算式 2} \sim \text{計算式 8, 9 の合計値})) \div 512 \uparrow \times 512)\} \div 1024 \uparrow$
- pd_max_resident_rdarea_no オペランドを指定する場合に計算式 7 を加算します。
- pd_max_temporary_object_no の値が 1 以上の場合に計算式 8 を加算します。
- pd_max_tmp_table_rdarea_no の値が 1 以上の場合に計算式 9 を加算します。

計算式 1～9 を次に示します。

計算式の種類	共用メモリの計算式
計算式 1 (単位：キロバイト)	<p>●32 ビットモードの場合</p> $b \times 1.3 + c + d + f + 1.6 + q + r + 4$ $+ \{[(a + 12) \div 13] \times 1.1 + [(a + 62) \div 63] + 3.7\} \times (e + 3) + 3.5$ $+ \{$ $\uparrow (\uparrow (b \div 64) \uparrow) \times (8 \div 16) \uparrow \times 4 \times 4$ $+ 12 \times \{(b \div 3) + 1 - \text{mod}(b \div 3, 2)\}$ $+ 8 \times a \times \{(e + 3) \times 2 + 1 + \text{MAX}(e \div 10, 5)\} + 32 + 20000$ $+ \uparrow \{(c \div 8) + 7\} \div 64 \uparrow \times 8 + \uparrow \{(f \div 8) + 7\} \div 64 \uparrow \times 8$ $+ \text{MAX}\{a \times (e + 3), c \div 8\} \times 104 + \text{MAX}\{a \times (e + 3), f \div 8\} \times 24$ $+ \uparrow \{(q \div 4) + 7\} \div 64 \uparrow \times 8$ $+ \uparrow \{[(r - (s \times 592 + t \times 916 + u \times 172)) \div 2] + 7\} \div 64 \uparrow \times 8$

計算式の種類	共用メモリの計算式
	$ \begin{aligned} & + \text{MAX} \{13 \times (e + 3), q \div 4\} \times 88 \\ & + \text{MAX} \{21 \times (e + 3), [r - (s \times 592 + t \times 916 + u \times 172)] \div 2\} \times 60 \\ & + 44 + 256 + 1024 + 512^{*1} \\ & \} \div 1024 + y + 7.5 \\ & + \uparrow \{248 \times v \times w + 47 \times v + 72\} \div 1024 \uparrow \\ & + \uparrow \{ \uparrow (28 + (\uparrow (32 + ((\uparrow g \div 127 \uparrow + 1) \times 2048 + 128)) \div 32 \uparrow \times 32)) \\ & \quad \div 128 \uparrow \times 128 \\ & \quad \} \div 1024 \uparrow \\ & D \\ & + \sum_{i=1} (E_i) \\ & + 1024 \\ & \text{pd_def_buf_control_area_assign オペランドに INITIAL を指定するか、又はこのオペランドを省略} \\ & \text{した場合に加算します。} \\ & + \{[(a + 12) \div 13] \times 1.1 + [(a + 62) \div 63] + 3.7\} \times (e + 7) \\ & \bullet \text{64 ビットモードの場合} \\ & b \times 1.3 + c + d + f + 1.6 + q + r + 5 \\ & + \{[(a + 12) \div 13] \times 1.2 + [(a + 62) \div 63] \times 1.5 + 4.1\} \\ & \times (e + 3) + 3.5 \\ & + \{ \\ & \quad \uparrow (\uparrow (b \div 64) \uparrow) \times (8 \div 16) \uparrow \times 4 \times 4 + 12 \\ & \quad \times \{(b \div 3) + 1 - \text{mod}(b \div 3, 2)\} \\ & \quad + 8 \times a \times \{(e + 3) \times 2 + 1 + \text{MAX}(e \div 10, 5)\} + 48 + 20000 \\ & \quad + \uparrow \{(c \div 8) + 7\} \div 64 \uparrow \times 8 + \uparrow \{(f \div 8) + 7\} \div 64 \uparrow \times 8 \\ & \quad + \text{MAX}\{a \times (e + 3), c \div 8\} \times 104 + \text{MAX}\{a \times (e + 3), f \div 8\} \times 40 \\ & \quad + \uparrow \{(q \div 4) + 7\} \div 64 \uparrow \times 8 \\ & \quad + \uparrow \{[(r - (s \times 600 + t \times 936 + u \times 184)) \div 2] + 7\} \div 64 \uparrow \times 8 \\ & \quad + \text{MAX}\{13 \times (e + 3), q \div 4\} \times 104 \\ & \quad + \text{MAX}\{21 \times (e + 3), [r - (s \times 600 + t \times 936 + u \times 184)] \div 2\} \times 72 \\ & \quad + 72 + 256 + 1536 + 512^{*1} \\ & \quad \} \div 1024 + y + 7.5 \\ & + \uparrow \{248 \times v \times w + 64 \times v + 72\} \div 1024 \uparrow \\ & + \uparrow \{ \uparrow (56 + (\uparrow (56 + ((\uparrow g \div 127 \uparrow + 1) \times 2048 + 128)) \div 32 \uparrow \times 32)) \\ & \quad \div 128 \uparrow \times 128 \\ & \quad \} \div 1024 \\ & D \\ & + \sum_{i=1} (E_i) \\ & + 1024 \\ & \text{pd_def_buf_control_area_assign オペランドに INITIAL を指定するか、又はこのオペランドを省略} \\ & \text{した場合に加算します。} \\ & + \{[(a + 12) \div 13] \times 1.2 + [(a + 62) \div 63] \times 1.5 + 4.1\} \times (e + 7) \end{aligned} $

計算式の種類	共用メモリの計算式
計算式 2 (単位：バイト)	<p>●32 ビットモードの場合</p> $500 \times 1024 + 5072 \times (e + 15) + (\uparrow 436 \times g \div 16 \uparrow \times 16) + 48^{*1} \times g + 496 \times h + 112 \times (p + 240) + 96 \times x + 32 \times j + 132 \times \{19 + (e + 3) \times 3\} + 48 \times n + 48 \times \{(e + 3) \times 2 + 1 + \text{MAX}(5, (e + 3) \div 10)\} + 68 \times B + 152 \times (A + 120) + 80 + 32 \times g + 64^{*2} + 368^{*3} + ((\downarrow (\uparrow (g \div 8) \uparrow + 3) \div 4 \downarrow) \times 4) \times j$ <p>●64 ビットモードの場合</p> $500 \times 1024 + 9416 \times (e + 15) + (\uparrow 536 \times g \div 16 \uparrow \times 16) + (\uparrow 56^{*1} \times g \div 16 \uparrow \times 16) + 512 \times h + (\uparrow 136 \times (p + 240) \div 16 \uparrow \times 16) + 144 \times x + 80 \times j + 240 \times \{19 + (e + 3) \times 3\} + 64 \times n + 96 \times \{(e + 3) \times 2 + 1 + \text{MAX}(5, (e + 3) \div 10)\} + 68 \times B + 184 \times (A + 120) + 96 + 48 \times g + 64^{*2} + 448^{*3} + ((\downarrow (\uparrow (g \div 8) \uparrow + 7) \div 8 \downarrow) \times 8) \times j$
計算式 3 (単位：バイト)	<p>●32 ビットモードの場合</p> $\{((\uparrow \uparrow g \div 8 \uparrow \div 4 \uparrow) \times 4) + 8\} \times \{(e + 3) \times 2 + 12\}$ <p>●64 ビットモードの場合</p> $\{((\uparrow \uparrow g \div 8 \uparrow \div 8 \uparrow) \times 8) + 8\} \times \{(e + 3) \times 2 + 12\}$
計算式 4 (単位：バイト)	<p>●32 ビットモードの場合</p> $(32 + 16 \times x) \times (e \times 2 + 7 + 1) + 16$ <p>●64 ビットモードの場合</p> $(48 + 32 \times x) \times (e \times 2 + 7 + 1) + 16$
計算式 5 (単位：バイト)	<p>●32 ビットモードの場合</p> $72 + 52 \times C + 68 \times x$ <p>pd_dbbuff_trace_level オペランドに 1 を指定する場合に加算します。</p> $+ 320 \times x$ <p>●64 ビットモードの場合</p> $96 + 56 \times C + 72 \times x$ <p>pd_dbbuff_trace_level オペランドに 1 を指定する場合に加算します。</p> $+ 640 \times x$
計算式 6 (単位：バイト)	<p>●32 ビットモードの場合</p> $(32 + 16 \times x) \times 10 + 16$ <p>●64 ビットモードの場合</p> $(48 + 32 \times x) \times 10 + 16$
計算式 7 (単位：バイト)	$16 + 112 + (48 + 48 \times G) + (48 + 32 \times H)$
計算式 8	$16 + 80 \times I$

計算式の種類	共用メモリの計算式
(単位：バイト)	
計算式 9 (単位：バイト)	$\uparrow (112 + (28 + J \times 52)) \div 8 \uparrow \times 8$

a : pd_max_access_tables オペランドの値

b : pd_sql_object_cache_size オペランドの値

c : pd_table_def_cache_size オペランドの値

d : pd_auth_cache_size オペランドの値

e : pd_max_users オペランドの値

f : pd_view_def_cache_size オペランドの値

g : pd_max_rdarea_no オペランドの値

h : pd_max_file_no オペランドの値

j : インデクス用のグローバルバッファプール数

pdbuffer に-D の指定がないものは 1, 指定があるものは分割数を合計したものがグローバルバッファプール数となります。

n : pd_lck_until_disconnect_cnt オペランドの値

p : pd_assurance_index_no オペランドの値

q : pd_type_def_cache_size オペランドの値

r : pd_routine_def_cache_size オペランドの値

s : インストールしたプラグインの数

t : DML で使用するプラグイン関数の総数 ※4

u : DML で使用するプラグイン関数のパラメタ総数 ※4

v : pd_max_list_users オペランドの値

w : pd_max_list_count オペランドの値

x : 総グローバルバッファ数 (pdbuffer オペランドの指定数)

pdbuffer に-D の指定がないものは 1, 指定があるものは分割数を合計したものがグローバルバッファプール数となります。

pd_dbbuff_modify オペランドに Y を指定している場合、pdbuffer コマンドの指定数に、pd_max_add_dbbuff_no オペランドの値を加算して計算します。

y : pd_registry_cache_size オペランドの値

A : pd_assurance_table_no オペランドの値

B : サーバ内の最大トランザクション数 ($2 \times e + 7$)

C : pd_dfw_awt_process オペランドの値

D : 指定した pdplgprm オペランドの総数

E_i : i 番目の pdplgprm オペランドで指定した共用メモリのサイズ

G : pd_max_resident_rdarea_no オペランドの値

H : pd_max_resident_rdarea_shm_no オペランドの値

I : pd_max_temporary_object_no オペランドの値

J : pd_max_tmp_table_rdarea_no オペランドの値

T : 空き領域の再利用機能を使用する表数

注※1

pd_max_list_users 及び pd_max_list_count オペランドの両方とも 0 でない場合に加算します。

注※2

pd_max_ard_process オペランドが 1 以上の場合に加算します。

注※3

再編成時期予測機能を使用する場合に加算します。

注※4

DML で使用するプラグイン関数の総数及び DML で使用するプラグイン関数のパラメタの総数は、次に示す SQL で求められます。

```
SELECT COUNT(*), SUM(N_PARAM) FROM MASTER.SQL_PLUGIN_ROUTINES
WHERE PLUGIN_NAME = 'プラグイン名称'
AND (TIMING_DESCRIPTOR = 'ADT_FUNCTION'
     OR TIMING_DESCRIPTOR IS NULL
     OR TIMING_DESCRIPTOR = 'BEFORE_INSERT'
     OR TIMING_DESCRIPTOR = 'AFTER_INSERT'
     OR TIMING_DESCRIPTOR = 'BEFORE_UPDATE'
     OR TIMING_DESCRIPTOR = 'AFTER_UPDATE'
     OR TIMING_DESCRIPTOR = 'BEFORE_DELETE'
     OR TIMING_DESCRIPTOR = 'AFTER_DELETE'
     OR TIMING_DESCRIPTOR = 'BEFORE_PURGE_TABLE'
     OR TIMING_DESCRIPTOR = 'AFTER_PURGE_TABLE'
     OR TIMING_DESCRIPTOR = 'INDEX_SEARCH'
     OR TIMING_DESCRIPTOR = 'INDEX_COUNT')
```

```

OR TIMING_DESCRIPTOR = 'INDEX_INSERT'
OR TIMING_DESCRIPTOR = 'INDEX_BEFORE_UPDATE'
OR TIMING_DESCRIPTOR = 'INDEX_AFTER_UPDATE'
OR TIMING_DESCRIPTOR = 'INDEX_DELETE'
OR TIMING_DESCRIPTOR = 'PURGE_INDEX'
OR TIMING_DESCRIPTOR = 'INDEX_MAINTENANCE_DEFERRED'
OR TIMING_DESCRIPTOR = 'BEFORE_INSERT_DC'
OR TIMING_DESCRIPTOR = 'BEFORE_UPDATE_DC'
OR TIMING_DESCRIPTOR = 'BEFORE_DATA_CHECK'
OR TIMING_DESCRIPTOR = 'AFTER_DATA_CHECK')

```

15.1.5 グローバルバッファが使用する共用メモリの計算式

グローバルバッファが使用する共用メモリサイズは、pdbuffer 文ごとに計算式 1 で求めます。

pd_dbbuff_modify オペランドに Y を指定している場合は、計算式 2 を加算します。計算式 1 及び 2 で求めた値を合計した値が、グローバルバッファが使用する共用メモリの所要量です。

pd_shm_reuse オペランドに Y を指定している場合は、グローバルバッファが使用する共用メモリ所要量を計算式 3 で見積もってください。

pd_dbbuff_attribute オペランドに fixed を指定している場合、実メモリ上にページ固定されるため、仮想メモリを構成する実メモリがそのサイズ分減少します。また、残り実メモリとスワップ領域で構成される仮想メモリからもそのサイズ分確保されます。

pdbuffer 文に -D を指定している場合、分割した個々のグローバルバッファを一つのグローバルバッファとして計算します。例として、「pdbuffer -n 10000 -D 3」と指定した場合、「pdbuffer -n 3334」のグローバルバッファを 1 個と「pdbuffer -n 3333」のグローバルバッファを 2 個の計 3 個を指定したものとして計算します。

-n 指定値が分割数×4 より小さい場合、-n に 4 を指定した分割数分の pdbuffer 文を指定したものとして計算します。例として、「pdbuffer -n 100 -D 100」と指定した場合、「pdbuffer -n 4」のグローバルバッファを 100 個指定したものとして計算します。

なお、pdbuffer オペランドを省略した場合、HiRDB が共用メモリサイズを自動計算するので見積もりは必要ありません。

(1) グローバルバッファが使用する共用メモリを実メモリ上に固定しない場合

グローバルバッファが使用する共用メモリを実メモリ上に固定しない場合 (pd_dbbuff_attribute オペランドに free を指定した場合) は、次の計算式を使用します。

計算式の種類	共用メモリの計算式 (単位: キロバイト)
計算式 1	<ul style="list-style-type: none"> ● 32 ビットモードの場合 n $\Sigma \{$

計算式の種類	共用メモリの計算式 (単位：キロバイト)
	$i=1$ $\uparrow \{752 + 64 + (296 + 64^{*1}) \times (P_i + 4) + (124 + 80^{*2} + 96 \times A \times M_i) \times U_i\} \div T \uparrow \times T + S_i \times \{P_i + 4 + (U_i \times M_i \times A)\} + V_i$ $\} \div 1024$ <p>●64 ビットモードの場合</p> n $\Sigma \{管理領域部 + データ格納部\} \div 1024$ $i=1$ <p>管理領域部：</p> $\uparrow \{944 + 64 + (480 + 112^{*1}) \times (P_i + 4) + (176 + 96^{*2} + 136 \times A \times M_i) \times U_i\} \div T \uparrow \times T$ <p>データ格納部：</p> $S_i \times \{P_i + 4 + (U_i \times M_i \times A)\} + V_i$
計算式 2	<p>●32 ビットモードの場合</p> $\{\uparrow (\uparrow (s \times 1024 \div 2) \div 8 \uparrow + 112) \div 2048 \uparrow \times 2048 \times \uparrow a \div (s \times 1024) \uparrow\} \div 1024$ <p>●64 ビットモードの場合</p> $\{\uparrow (\uparrow (s \times 1024 \div 2) \div 8 \uparrow + 144) \div 2048 \uparrow \times 2048 \times \uparrow a \div (s \times 1024) \uparrow\} \div 1024$
計算式 3	$\uparrow (\text{計算式 1} + \text{計算式 2}^{*3} +$ n $\Sigma \{管理領域部\} \div 1024) \div (s \times 1024) \uparrow \times (s \times 1024)$ $i=1$ <p>管理領域部：</p> <p>●32 ビットモードの場合</p> $\uparrow \{752 + 64 + (296 + 64^{*1}) \times (P_i + 4) + (124 + 80^{*2} + 96 \times A \times M_i) \times U_i\} \div 4096 \uparrow \times 4096$ <p>●64 ビットモードの場合</p> $\uparrow \{944 + 64 + (480 + 112^{*1}) \times (P_i + 4) + (176 + 96^{*2} + 136 \times A \times M_i) \times U_i\} \div 4096 \uparrow \times 4096$

n：グローバルバッファプール数

i：計算対象のグローバルバッファプール定義

P：グローバルバッファ面数

A：

pd_max_ard_process オペランドが 1 以上の場合は 2

pd_max_ard_process オペランドが 0 の場合は 1

M：一括入力最大ページ数

U：同時実行最大プリフェッチ数

T：グローバルバッファのバウンダリ

pd_dbbuff_dev_sector_size オペランドに 512 を指定した場合は 2048, 4096 を指定した場合は 4096

S：グローバルバッファに割り当てた RD エリアの最大ページ長

V：

pd_dbbuff_dev_sector_size オペランドに 4096 を指定し, かつ S が 4096 の倍数でない場合は 2048。

pd_dbbuff_dev_sector_size オペランドに 4096 を指定していない, 又は S が 4096 の倍数の場合は 0。

s：SHMMAX 指定値

a：計算式 1 の総計

注※1 LOB 用グローバルバッファの場合に加算します。

注※2 pd_max_ard_process オペランドが 1 以上の場合に加算します。

注※3 pd_dbbuff_modify オペランドに Y を指定した場合に加算します。

(2) グローバルバッファが使用する共用メモリを実メモリ上に固定する場合

グローバルバッファが使用する共用メモリを実メモリ上に固定する場合 (pd_dbbuff_attribute オペランドに fixed を指定した場合) は, 次の計算式を使用します。

計算式の種類	共用メモリの計算式 (単位：キロバイト)
計算式 1	<p>●32 ビットモードの場合</p> $n \sum_{i=1} \left\{ \begin{aligned} &\uparrow \{ \uparrow \{ 752 + 64 + (296 + 64^{*1}) \times (P_i + 4) \\ &+ (124 + 80^{*2} + 96 \times A \times M_i) \times U_i \} \div T \uparrow \times T \\ &+ S_i \times \{ P_i + 4 + (U_i \times M_i \times A) \} + V_i \} \div p \uparrow \times p \end{aligned} \right\} \div 1024$ <p>●64 ビットモードの場合</p> $n \sum_{i=1} \left\{ \uparrow \{ \text{管理領域部} + \text{データ格納部} \} \div p \uparrow \times p \right\} \div 1024$ <p>管理領域部：</p> $\uparrow \{ 944 + 64 + (480 + 112^{*1}) \times (P_i + 4) \\ + (176 + 96^{*2} + 136 \times A \times M_i) \times U_i \} \div T \uparrow \times T$ <p>データ格納部：</p>

計算式の種類	共用メモリの計算式 (単位：キロバイト)
	$S_i \times \{P_i + 4 + (U_i \times M_i \times A) + V_i\}$
計算式 2	<p>●32 ビットモードの場合</p> $\{\uparrow \{ \uparrow (\uparrow (s \times 1024 \div 2) \div 8 \uparrow + 112) \div 2048 \uparrow \times 2048 \times \uparrow a \div (s \times 1024) \uparrow \} \div p \uparrow \times p\} \div 1024$ <p>●64 ビットモードの場合</p> $\{\uparrow \{ \uparrow (\uparrow (s \times 1024 \div 2) \div 8 \uparrow + 144) \div 2048 \uparrow \times 2048 \times \uparrow a \div (s \times 1024) \uparrow \} \div p \uparrow \times p\} \div 1024$
計算式 3	$\uparrow (\text{計算式 1} + \text{計算式 2}^{*3} + n \sum_{i=1} \{ \text{管理領域部} \} \div 1024) \div (\uparrow (s \times 1024 \div p) \uparrow \times p) \uparrow$ <p>管理領域部：</p> <p>●32 ビットモードの場合</p> $\uparrow \{752 + 64 + (296 + 64^{*1}) \times (P_i + 4) + (124 + 80^{*2} + 96 \times A \times M_i) \times U_i\} \div 4096 \uparrow \times 4096$ <p>●64 ビットモードの場合</p> $\uparrow \{944 + 64 + (480 + 112^{*1}) \times (P_i + 4) + (176 + 96^{*2} + 136 \times A \times M_i) \times U_i\} \div 4096 \uparrow \times 4096$

n：グローバルバッファプール数

i：計算対象のグローバルバッファプール定義

P：グローバルバッファ面数

A：

pd_max_ard_process オペランドが 1 以上の場合は 2

pd_max_ard_process オペランドが 0 の場合は 1

M：一括入力最大ページ数

U：同時実行最大プリフェッチ数

T：グローバルバッファのバウンダリ

pd_dbbuff_dev_sector_size オペランドに 512 を指定した場合は 2048, 4096 を指定した場合は 4096

S：グローバルバッファに割り当てた RD エリアの最大ページ長

p：Windows の Large Page でのページサイズ

pdntenv コマンドで確認できます。

V :

pd_dbbuff_dev_sector_size オペランドに 4096 を指定し、かつ S が 4096 の倍数でない場合は 2048。
pd_dbbuff_dev_sector_size オペランドに 4096 を指定していない、又は S が 4096 の倍数の場合は 0。

s : SHMMAX 指定値

a : 計算式 1 の総計

注※1 LOB 用グローバルバッファの場合に加算します。

注※2 pd_max_ard_process オペランドが 1 以上の場合に加算します。

注※3 pd_dbbuff_modify オペランドに Y を指定した場合に加算します。

15.1.6 SQL 実行時に必要なメモリ所要量の計算式

(1) グループ分け高速化機能実行時に必要なメモリ所要量の求め方

クライアント環境定義で PDSQLOPTLVL オペランドを指定するか、HiRDB システム定義で pd_optimize_level オペランドを指定 (又は省略) した場合、適用条件を満たす SQL を実行すると、グループ分け高速化機能が働きます。このとき、HiRDB はクライアント環境定義の PDAGGR オペランドの値に基づいてプロセス固有領域を確保します。確保するメモリサイズを次に示します。

計算式

$$e + \uparrow d \div 4 \uparrow \times 4 + \uparrow (17 + 4 \times a + 4 \times b + c + d) \div 4 \uparrow \times 4 \times (N + 1) \quad (\text{単位 : バイト})$$

a : グループ化する列の数

b : 集合関数の演算数

COUNT, SUM, MAX, MIN は一つにつき 1 で換算します。

AVG (COUNT), AVG (SUM) は一つにつき 2 で換算します。

c : グループ化する列の列長 (表「グループ化するときの列の長さ及び集合関数の演算領域の長さ」を参照して求めてください)

d : 集合関数の演算領域長 (表「グループ化するときの列の長さ及び集合関数の演算領域の長さ」を参照して求めてください)

e : 32 ビットモードの場合 : MAX (4 × N × 24 , 16408)

64 ビットモードの場合 : MAX (8 × N × 40 , 32808)

N：クライアント環境定義の PDAGGR オペランドの値

表 15-4 グループ化するときの列の長さ及び集合関数の演算領域の長さ

列のデータ型	グループ化する列の列長	集合関数の演算領域長※1
INTEGER	4	6
SMALLINT	2	4※2
DECIMAL(p,s)	$\uparrow (p + 1) \div 2 \uparrow$	$\uparrow (p + 7) \div 2 \uparrow$ ※3
FLOAT	8	10
SMALLFLT	4	6
INTERVAL YEAR TO DAY	5	8
INTERVAL HOUR TO SECOND	4	6
CHAR(n)	n	n + 3
VARCHAR(n)	n + 2	n + 5
NCHAR(n)	2×n	2×n + 2
NVARCHAR(n)	2×n + 2	2×n + 4
MCHAR(n)	n	n + 3
MVARCHAR(n)	n + 2	n + 5
DATE	4	6
TIME	3	6
BLOB(n)	—	—
BINARY(n)	n + 2	n + 5

(凡例) —：該当しません。

注※1

集合関数が COUNT の場合、集合関数演算領域長はデータ型にかかわらず 6 になります。

注※2

集合関数が AVG, SUM の場合は集合関数演算領域長は 6 になります。

注※3

集合関数が AVG, SUM の場合、集合関数演算領域長は次の値になります。

集合関数の値の型が DECIMAL 型で精度が 29 けたのとき：18

集合関数の値の型が DECIMAL 型で精度が 38 けたのとき：23

集合関数の値のデータ型の規則については、マニュアル「HiRDB SQL リファレンス」の「集合関数」を参照してください。

(2) 列ごとのデータ抑制指定時に必要なメモリ所要量の求め方

列ごとのデータ抑制を指定（CREATE TABLE の列定義に SUPPRESS を指定）した表に対してアクセスするときに使用するメモリサイズは、次に示す計算式で求められます。

計算式

$$a+128 \quad (\text{単位：バイト})$$

a：表中で列ごとのデータ抑制が指定されている列の定義長の合計値

(3) ハッシュジョイン及び副問合せのハッシュ実行時に必要なメモリ所要量の求め方

クライアント環境定義で PDADDITIONALOPTLVL オペランドを指定するか、HiRDB システム定義で pd_additional_optimize_level オペランドを指定すると、SQL 拡張最適化オプションが働きます。この SQL 拡張最適化オプションで、「ハッシュジョイン、副問合せのハッシュ実行の適用 (APPLY_HASH_JOIN)」を指定した場合、表の結合又は副問合せの SQL を実行すると、次に示すメモリサイズのプロセス固有領域を確保します。

計算式

●32ビットモードの場合

$$\sum_{i=1}^a (13 \times 1024 + 6 \times 1024 \times b + c)$$

●64ビットモードの場合

$$\sum_{i=1}^a (13 \times 1024 + 7 \times 1024 \times b + c)$$

(単位：バイト)

a：SELECT 文のハッシュジョイン最大数

SELECT 文のハッシュジョイン最大数については、マニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」を参照してください。

b：ハッシュ表行数によって適用されるハッシュジョイン処理を求めて、次に示す表から代入する値を決定してください。

ハッシュ表行数の目安	適用されるハッシュジョイン処理	bの値	
1500 以内	一括ハッシュジョイン	0.5	
1500 × (バケット分割数 ÷ 3) 以内	バケット分割 ハッシュジョイン	1 レベルバケット分割	1
1500 × (バケット分割数 ÷ 3) ² 以内		2 レベルバケット分割	2
1500 × (バケット分割数 ÷ 3) ² を超える 場合		3 レベルバケット分割	3

ハッシュ表行数：ジョインの場合はジョインの内表件数です。副問合せの場合は探索条件中の外への参照列を含む述語を除いた副問合せ探索件数です。

バケット分割数：MIN {↓ (ハッシュ表サイズ÷2) ÷ハッシュ表ページ長↓, 64}

ハッシュ表サイズ：HiRDB システム定義の pd_hash_table_size オペランド、又はクライアント環境変数の PDHASHTBLSIZE オペランドで指定した値です。

ハッシュ表ページ長：次に示す表から c (ハッシュ表最大行長) に対応するハッシュ表ページ長を選択してください。

ハッシュ表最大行長	ハッシュ表ページ長 (単位：バイト)
0~1012	4096
1013~2036	8192
2037~4084	16384
4085~16360	32768
16361~32720	↑ (ハッシュ表最大行長 + 48) ÷ 2048 ↑ × 2048

c：ハッシュ表最大行長

ハッシュ表最大行長については、マニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」を参照してください。

(4) スナップショット方式指定時に必要なメモリ所要量の求め方

pd_pageaccess_mode オペランドを省略した場合又は SNAPSHOT を指定した場合、スナップショット方式を適用する SQL 文を実行すると、データベース検索時のページアクセス方式にスナップショット方式を使用します。このとき、表又はインデクスの格納 RD エリアのページサイズに基づいて、動的に次に示すメモリサイズのプロセス固有領域を確保します。

計算式

$$a \times 2 \quad (\text{単位：バイト})$$

a：検索対象の表又はインデクスが格納されている RD エリア中の最大ページ長

ただし、LOB 用 RD エリアは除きます。

(5) 先頭から n 行の検索結果を取得する機能実行時に必要なメモリ所要量の求め方

先頭から n 行の検索結果を取得する機能を使用すると、検索結果の先頭 (又はユーザが指定した先頭からのオフセット行数分読み飛ばした位置) から n 行取得できます。

LIMIT 句に指定した行数が 1 以上で、(オフセット行数 + LIMIT 句に指定した行数) の値が 32,767 以下の場合、(オフセット行数 + LIMIT 句に指定した行数) 以内に入り得る行をメモリに保持します。確保するプロセス固有領域のメモリサイズは、次に示す計算式で求められます。なお、(オフセット行数 + LIMIT

句に指定した行数) の値が 32,768 以上になる場合は作業表を作成するため、「作業表用ファイルの容量の見積もり」を参照してください。

計算式

$$\{100 + (a+2) \times (\text{オフセット行数} + \text{LIMIT句に指定した行数})\} \times b$$

(単位: バイト)

a: 行長

行長は 32,720 バイト以下でなければなりません。行長は次の計算式で求められます。

$$\sum_{i=1}^m (A_i) + 2 \times m + 4 + c$$

(単位: バイト)

m: 選択式, GROUP BY 句, 又は ORDER BY 句に指定した列数

FOR UPDATE 句を指定した場合は 1 を加算してください。ただし, 選択式に ROW を指定している場合は表の全列数になります。

A_i: 先頭 n 行保持領域に格納する行の i 番目の列データ長

列のデータ長については, 表「データ長一覧」を参照し, d に定義長を代入して求めてください。ただし, BLOB データ, 定義長が 256 バイト以上の文字データ (各国・混在文字データも含む), BINARY データのうち, 下記に属さない列の場合は 12 バイトになります。

- DISTINCT 句指定の選択式に指定する列
- UNION [ALL]によって集合演算対象となっている問合せ指定中の選択式
- ORDER BY 句に指定した列

また, FOR UPDATE 句を指定した場合に, m に加算した 1 に対応する A_i は 12 バイトとします。

c: 8

ただし, 次の場合は 0 になります。

- 検索対象の表に EX モードで排他が掛かっている場合
- WITHOUT LOCK を指定した場合
- グループ分け高速化機能を指定した場合
- 複数の表を結合する場合

b: 先頭 n 行保持領域数

先頭 n 行の保持領域数は次の計算式で求められます。

$$1 + \text{UNION [ALL]句指定数}$$

(6) 探索条件にインデクス型プラグイン専用関数を指定した SQL 文実行時に必要なメモリ所要量の求め方

探索条件にインデクス型プラグイン専用関数を指定した SQL 文の実行時に確保するプロセス固有領域のメモリサイズは、次に示す計算式で求められます。

計算式

$$a \times 500 + (20 + 6) \times 800 + 16 \quad (\text{単位：バイト})$$

a：行長。行長は次の計算式で求められます。

$$\sum_{i=1}^m (A_i) + 4 \times (m + 2) + 12 + 4 + 8 \quad (\text{単位：バイト})$$

m：選択式、結合条件、GROUP BY 句、又は ORDER BY 句に指定した列数

FOR UPDATE 句を指定した場合は 1 を加算してください。ただし、選択式に ROW を指定している場合は表の全列数になります。

A_i：取り出す行の i 番目の列データ長

列のデータ長については、表「[データ長一覧](#)」を参照し、d に定義長を代入して求めてください。ただし、BLOB データ、又は定義長が 256 バイト以上の文字データ（各国・混在文字データも含む）で、下記に属さない列の場合は 12 バイトになります。

- 結合条件中に指定する列（結合列）
- DISTINCT 句指定の選択式に指定する列
- 限定述語の副問合せ中の選択式に指定する列
- IN 述語の副問合せ中の選択式に指定する列
- UNION [ALL], 又は EXCEPT [ALL] によって集合演算対象となっている問合せ指定中の選択式
- ORDER BY 句に指定した列

また、FOR UPDATE 句を指定した場合に、m に加算した 1 に対応する A_i は 12 バイトとします。

(7) 拡張 SQL エラー情報出力機能使用時に必要なメモリ所要量の求め方

拡張 SQL エラー情報出力機能を使用した場合、次のときにプロセス固有領域を確保します。

(a) OPEN 文実行時

計算式

- 32ビットモードの場合
(16 + 16 × m) + a
- 64ビットモードの場合

$$(16+24 \times m) + a$$

(単位：バイト)

a：?パラメタ又は埋込み変数のデータ長の合計

m

$$a = \sum_{i=1} (a_i)$$

i=1

m：SQL 文中の?パラメタ又は埋込み変数の数

a_i：i 番目の?パラメタ又は埋込み変数のデータ長

埋込み変数又は?パラメタのデータ長を次の表に示します。

表 15-5 埋込み変数又は?パラメタのデータ長

データ型	列長 (標識変数なし)	列長 (標識変数あり, 埋込み変数 又は?パラメタ)
INTEGER	4	6
SMALLINT	2	4
DECIMAL(p, s)	$\uparrow (p + 1) \div 2 \uparrow$	$\uparrow (p + 5) \div 2 \uparrow$
FLOAT	8	10
SMALLFLT	4	6
INTERVAL YEAR TO DAY	5	7
INTERVAL HOUR TO SECOND	4	6
CHAR(n)	n	n + 2
VARCHAR(n)	n + 2	n + 4
NCHAR(n)	2 × n	2 × n + 2
NVARCHAR(n)	2 × n + 2	2 × n + 4
MCHAR(n)	n	n + 2
MVARCHAR(n)	n + 2	n + 4
DATE	4	6
TIME	3	5
BLOB(n)	n + 4	n + 8
TIMESTAMP(p)	7 + (p ÷ 2)	9 + (p ÷ 2)
BINARY(n)	n + 4	n + 8

(b) 定義系 SQL の PREPARE 文実行時

計算式

SQL文長+20

(単位：バイト)

(8) 部分構造インデクスの定義, 又は部分構造インデクスを定義した表の更新時に必要なメモリ所要量の求め方

(a) 部分構造インデクスの定義時

定義系 SQL の CREATE INDEX で部分構造インデクスを定義する場合に確保するプロセス固有領域は、次に示す計算式で求められます。

計算式

(インデクスキー長[※]×100+64) (単位：バイト)

注※

表に定義する部分構造インデクスの最大定義長です。

(b) 部分構造インデクスを定義した表の更新時

操作系 SQL の INSERT, UPDATE, 又は DELETE で部分構造インデクスを定義した表を更新する場合に確保するプロセス固有領域は、次に示す計算式で求められます。

計算式

(インデクスキー長^{※1}×100+64+128) + Σ (インデクスキー長+128) ^{※2} (単位：バイト)

注※1

表に定義している部分構造インデクスの最大定義長です。

注※2

USING UNIQUE TAG 指定の部分構造インデクス数です。

(9) 圧縮列に対して操作系 SQL を実行する場合に必要なメモリ所要量の求め方

SQL 実行時、データの格納、及び抽出対象に圧縮列が含まれる場合、次に示すメモリサイズのプロセス固有領域を確保します。

計算式

MIN (圧縮分割サイズ, 圧縮列の定義長) [※]×C+L (単位：バイト)

C：次に示すどれかの条件に該当する場合は 2。該当しない場合は 1。

- SUBSTR 関数を使用している
- POSITION 関数を使用している
- 後方削除更新をしている

L：SQL の実行対象となる圧縮表が格納されている RD エリアのページ長
複数の RD エリアが対象になる場合は、最大のページ長で計算する。

注※

SQL の実行対象となる全圧縮列の中で最大になる値で計算します。

15.1.7 SQL 前処理時に必要なメモリ所要量の計算式

(1) ストアドプロシジャを使用しない場合に必要なメモリ所要量の求め方

ストアドプロシジャを使用しない場合、SQL 前処理時に確保するメモリサイズは、次に示す計算式で求められます。

計算式

$$\begin{aligned} & \uparrow \{ \\ & 2586 + S_i \times 60 + P_i \times 20 + T_i \times 1424 + C_i \times T_i \times 72 + W_i \times 776 + T_i \times W_i \times 72 \\ & + K_i \times 276 + K_i \times T_i \times 72 + L_i \times 3 + L_i \times T_i + D_i \times T_i \times 134 + A_{ri} \times 108 \\ & + G_i \times 44 + S_{Li} \times 40 + U_{pi} \times 110 + F_i \times 90 + T_i \times C_{wi} \times 48 \\ & + \text{MAX}(P_i, W_{pi}) \times 60 \\ & \} \times 1.2 \div 1024 \uparrow \end{aligned}$$

(単位：キロバイト)

S_i ：SQL 文中の検索項目数

P_i ：SQL 文中の埋込み変数、?パラメタ又は SQL パラメタの数

T_i ：SQL 文中の表名の数

C_i ：SQL 文中の列名の数

W_i ：SQL 文中の論理演算子 (AND 及び OR) に出てくる述語の数

K_i ：SQL 文中の定数の数

L_i ：SQL 文中の定数の長さの合計 (単位：バイト)

D_i ：SQL 文中に定義された格納条件の総数

A_{ri} ：SQL 文中の四則演算及び連結演算の数

G_i ：SQL 文中の GROUP BY 句に指定した列の数

Ori : SQL 文中の ORDER BY 句に指定した列指定又はソート項目指定番号の数

Fi : SQL 文中の集合関数及びスカラ関数の総数

Sli : SQL 文中の問合せ指定の数

Upi : SQL 文中の更新列数

Cwi : SQL 文中の CASE 式中の WHEN の数

Wpi : SQL 文中の WITH 句に対応する変数の数

注

SELECT_APSL が適用されている場合は、前記の計算式で求めた値を 3 倍してください。

SELECT_APSL が適用されているかどうかについては、アクセスパス表示ユーティリティ (pdvwopt) を使用すると分かります。アクセスパス表示ユーティリティ (pdvwopt) については、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

(2) ストアドプロシジャを使用する場合に必要なメモリ所要量の求め方

ストアドプロシジャを使用する場合、SQL 前処理時に確保するメモリサイズ (単位: キロバイト) は、「ストアドプロシジャを使用しない場合に必要なメモリ所要量の求め方」の計算式で求めた値に、ストアドプロシジャごとのプロシジャ制御用オブジェクト長を加算します。プロシジャ制御用オブジェクト長の計算式については、システム共通定義の pd_sql_object_cache_size オペランドの 1 ストアドプロシジャのプロシジャ制御用オブジェクト長を参照してください。1 ストアドプロシジャのプロシジャ制御用オブジェクト長については、マニュアル「HiRDB システム定義」の「1 ルーチンのルーチン制御用オブジェクト長の計算式」を参照してください。

15.1.8 BLOB 型データの検索又は更新時に必要なメモリ所要量の計算式 (HiRDB/シングルサーバの場合)

BLOB 型データの検索又は更新時に必要なメモリ所要量は次に示す計算式で求められます。

計算式

$$a + b + 17 \quad (\text{単位: キロバイト})$$

a : 1SQL 文中に指定する BLOB 型入力変数又は出力変数で、実行する SQL 文の中で次に示す計算式の結果が最大となる値です。

$$\begin{array}{l} \uparrow \{ \\ c \\ \sum_{i=1} (\text{BLOB型入力変数 } i \text{ の実長} \times 1 + 118) + \\ d \end{array}$$

$$\sum_{j=1} (\text{BLOB型出力変数}j\text{の定義長}^{\ast 2} + 86) \div 1024 \uparrow$$

注※ 1

埋込み変数で UAP から HiRDB サーバに受け渡された BLOB 型データの実際の長さです。

注※ 2

HiRDB から UAP に返す BLOB 型データを受け取る UAP の埋込み変数の宣言長です。

INSERT-SELECT 文の場合は、SELECT 側で射影する BLOB 列を出力変数とみなします。

b：同時オープン中のカーソルで結合検索を行う SQL 文の組み合わせで、次に示す計算式の結果が最大となる値です。

$$\uparrow \left\{ \begin{array}{l} e \\ \sum_{i=1}^d (\text{BLOB型出力変数}j\text{の定義長} + 18) \end{array} \right\} \div 1024 \uparrow$$

c：入力変数の数

d：出力変数の数

e：同時オープン中のカーソル数

15.1.9 ブロック転送又は配列 FETCH で必要なメモリ所要量の計算式

ブロック転送又は配列 FETCH で必要なメモリ所要量は、次の計算式で求められます。

条件	PDBLKBUFSIZE オペランドの指定値		
	省略又は 0	1 以上	
FETCH 文の INTO 句に配列型の埋込み変数を指定する	計算式 1		
FETCH 文の INTO 句に配列型の埋込み変数を指定しない	PDBLK オペランドを省略又は 1	—	計算式 2
	PDBLK オペランドが 2 以上	計算式 1	

(凡例) —：該当しません。

計算式 1

$$\uparrow \{ 864 + 16 \times a + (6 \times a + 2 \times d + b) \times c \} \div 1024 \uparrow$$

(単位：キロバイト)

a : SELECT 句で指定する検索項目数

b : FETCH 文で受け取る検索結果中の 1 行のデータ長 (各列の最大長の合計。単位はバイト)

c : PDBLKFB オペランドの指定値又は配列数

d : SELECT 句で指定する検索項目で、BINARY 型を指定した選択式の数

計算式 2

$$\text{MAX} (X_1, X_2)$$

(単位 : キロバイト)

$X_1 : \uparrow (864 + 22 \times a + 2 \times c + b) \div 1024 \uparrow$

$X_2 : \text{PDBLKBUFSIZE}$ オペランドの値

a : SELECT 句で指定する検索項目数

b : FETCH 文で受け取る検索結果中の 1 行のデータ長 (実際に取得する各列の長さの合計。単位はバイト)

c : SELECT 句で指定する検索項目で、BINARY 型を指定した選択式の数

15.1.10 インメモリデータ処理に必要なメモリ所要量

インメモリデータ処理に必要なメモリ所要量は次に示す計算式で求められます。

計算式

●インメモリデータバッファが使用する共用メモリを実メモリ上に固定しない場合

計算式 $1 + D \times 2$ (単位 : キロバイト)

●インメモリデータバッファが使用する共用メモリを実メモリ上に固定する場合

計算式 $1 + D \times \uparrow (\uparrow 2048 \div p \uparrow \times p) \div 1024 \uparrow$ (単位 : キロバイト)

計算式 1

●インメモリデータバッファが使用する共用メモリを実メモリ上に固定しない場合

$$\sum_{i=1}^n \uparrow \{736 + 32 \times A + 48 + 448 \times B + 2048 + C \times B\} \div 1024 \uparrow$$
 (単位 : キロバイト)

●インメモリデータバッファが使用する共用メモリを実メモリ上に固定する場合

$$\sum_{i=1}^n \uparrow \{ \uparrow (736 + 32 \times A + 48 + 448 \times B + 2048 + C \times B) \div p \uparrow \times p \} \div 1024 \uparrow$$
 (単位 : キロバイト)

n : インメモリ RD エリアの数

A : インメモリ RD エリアを構成する HiRDB ファイル数

B : インメモリ RD エリアの総ページ数

C：インメモリ RD エリアのページサイズ

D：計算式 2 の値

p：Windows の Large Page でのページサイズ

pdntenv コマンドで確認できます。

計算式 2 (インメモリデータバッファが使用する共用メモリセグメント数)

↑ 計算式 1 の値 ÷ (SHMMAX オペランドの値 × 1024) ↑

計算式 2 は 1RD エリア当たりの計算式です。インメモリ RD エリアの数だけ計算してください。

計算式 2 で求めた値は、pd_max_resident_rdarea_shm_no オペランドの見積りに使います。

15.2 HiRDB/パラレルサーバのメモリ所要量の見積もり

ここでは、HiRDB/パラレルサーバを構成する各ユニットのメモリ所要量の見積もり方法について説明します。ここで説明する項目を次に示します。

- メモリ配置
- メモリ所要量の計算式
- ユニットコントローラが使用する共用メモリの計算式
- 各サーバが使用する共用メモリの計算式
- グローバルバッファが使用する共用メモリの計算式
- SQL 実行時に必要なメモリ所要量の計算式
- SQL 前処理時に必要なメモリ所要量の計算式
- BLOB 型データの検索又は更新時に必要なメモリ所要量の計算式（フロントエンドサーバの場合）
- ブロック転送又は配列 FETCH で必要なメモリ所要量の計算式（フロントエンドサーバの場合）
- BLOB 型データの検索又は更新時に必要なメモリ所要量の計算式（バックエンドサーバ又はディクショナリサーバの場合）

15.2.1 メモリ配置

HiRDB/パラレルサーバの各ユニットのメモリ配置を次の図に示します。

図 15-2 HiRDB/パラレルサーバの各ユニットのメモリ配置

ユニット コントローラ用共用メモリ	共用メモリ					プロセス固有メモリ	
	グローバル バッファ用 共用メモリ	ユーティリティ用 共用 メモリ	セキュリティ 監査情報用 バッファ用 共用メモリ	プロセス間 メモリ 通信用 共用メモリ	トラブル シュート 情報取得用 共用メモリ	ユニット コントローラ プロセスの プロセス 固有メモリ	サーバ プロセスの プロセス 固有メモリ
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">A</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">B</div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> ... <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> ... <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div>	ユニット コントローラ 全プロセス	サーバ内 全プロセス <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-right: 5px;">bes1</div> ... <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-right: 5px;">bes1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-right: 5px;">fes1</div> ... <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-right: 5px;">fes1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-right: 5px;">ds1</div> ... <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-right: 5px;">ds1</div>

(凡例) A : ユニットコントローラの各プロセス使用分

B : 各サーバのプロセス使用分

bes : バックエンドサーバ fes : フロントエンドサーバ ds : ディクショナリサーバ

HiRDB/パラレルサーバの各ユニットの共用メモリの詳細を次の表に示します。

表 15-6 HiRDB/パラレルサーバの各ユニットの共用メモリの詳細

項目	共用メモリの種類					
	ユニットコントローラ用共用メモリ	グローバルバッファ用共用メモリ	ユーティリティ用共用メモリ	セキュリティ監査情報用バッファ用共用メモリ	プロセス間メモリ通信用共用メモリ	トラブルシュート情報取得用共用メモリ
使用目的	システム制御	グローバルバッファ	ユニットコントローラとユーティリティとの通信	セキュリティ監査情報用バッファ	クライアント—サーバプロセス間メモリ通信	トラブルシュート情報取得
使用プロセス	全 HiRDB プロセス	バックエンドサーバ、ディクショナリサーバ	ユーティリティプロセス	フロントエンドサーバ	フロントエンドサーバ、クライアントプロセス	全 HiRDB プロセス
セグメント数	1 個	<ul style="list-style-type: none"> グローバルバッファの動的変更機能を使用しない場合 1~512 個 ※1 グローバルバッファの動的変更機能を使用している場合 32 ビットモード： 1~1,012 個※1 64 ビットモード： 1~1,512 個※1 	1 個	1 個	環境変数 PDIPC=MEMORY で接続中のクライアント数 (0~2000) × 2 個	1 個
1 セグメントの上限	表「HiRDB/パラレルサーバの各ユニットが使用するメモリ所要量」を参照してください。ただし、OS の環境によっては確保できない場合があります。	SHMMAX オペランドの値でセグメントを分割します。ただし、OS の環境によっては確保できない場合があります。	表「HiRDB/パラレルサーバの各ユニットが使用するメモリ所要量」を参照してください。ただし、OS の環境によっては確保できない場合があります。	表「HiRDB/パラレルサーバの各ユニットが使用するメモリ所要量」を参照してください。ただし、OS の環境によっては確保できない場合があります。	表「HiRDB/パラレルサーバの各ユニットが使用するメモリ所要量」を参照してください。ただし、OS の環境によっては確保できない場合があります。	10 メガバイト

項目	共用メモリの種類					
	ユニットコントローラ用共用メモリ	グローバルバッファ用共用メモリ	ユーティリティ用共用メモリ	セキュリティ監査情報用バッファ用共用メモリ	プロセス間メモリ通信用共用メモリ	トラブルシュート情報取得用共用メモリ
確保条件	なし	グローバルバッファ定義が存在すること	pd_utl_exec_mode=1 指定	pd_aud_file_name オペランドによる監査証跡ファイル用のHiRDB ファイルシステム領域名の指定	クライアント環境変数 PDIPC=MEMORY で接続中クライアントあり	なし
作成契機	ユニット起動時 (ユーザサーバホットスタンバイ又は高速系切り替え機能使用時の待機ユニットの起動を含む)	<ul style="list-style-type: none"> サーバ起動時 (高速系切り替え機能使用時の待機ユニットの起動を含む) pdbufmod -k {add upd}実行時 	ユーティリティ実行時	フロントエンドサーバ起動時	クライアントとサーバの接続時	ユニット起動時 (ユーザサーバホットスタンバイ又は高速系切り替え機能使用時の待機ユニットの起動を含む)
削除契機	次回ユニット起動時 (ユーザサーバホットスタンバイ又は高速系切り替え機能使用時の待機ユニットの起動を含む)	<ul style="list-style-type: none"> pdbufmod -k del 実行時 正常終了又は計画停止の場合：サーバ終了時 強制停止, 異常終了, 又は高速系切り替え機能使用時の待機ユニットの停止の場合：次回ユニット起動時 	ユーティリティ終了後 10 分後	フロントエンドサーバ終了時	クライアントとサーバの接続切り離し時	ユニット停止時
pdls -d mem による表示	表示される	表示される	表示される	表示される	表示されない	表示されない
pdls -d mem の SHM-	MANAGER	サーバ名	UTILITY	AUDDEF	表示なし	表示なし

項目	共用メモリの種類					
	ユニットコントローラ用共用メモリ	グローバルバッファ用共用メモリ	ユティリティ用共用メモリ	セキュリティ監査情報用バッファ用共用メモリ	プロセス間メモリ通信用共用メモリ	トラブルシュート情報取得用共用メモリ
OWNER						
関連オペランド	<ul style="list-style-type: none"> pd_dic_shmpool_size pd_bes_shmpool_size 	<ul style="list-style-type: none"> pd_dbbuff_modify pdbuffer SHMMAX 	<ul style="list-style-type: none"> pd_utl_exec_mode 	<ul style="list-style-type: none"> セキュリティ監査機能に関するオペランド※2 	<ul style="list-style-type: none"> PDIPC PDSENDMEMSIZE PDRECVMEMSIZE 	なし
備考	—	—	pd_utl_exec_mode=1の場合だけ作成されます (pd_utl_exec_mode=0の場合、該当する領域はユニットコントローラ用共用メモリ内に確保されます)。	—	—	—

(凡例) —：該当しません。

注※1

グローバルバッファ割り当てバックエンドサーバ又はディクショナリサーバ当たりの数です。

注※2

詳細はマニュアル「HiRDB システム定義」を参照してください。

15.2.2 メモリ所要量の計算式

HiRDB/パラレルサーバの各ユニットが使用するメモリ所要量は、次の表に示すすべての項目を加算した値です。

共用メモリサイズが増加すると、ページフォルトの発生回数が増加し、トランザクション性能に影響を与えるおそれがあります。各オペランドの指定値の目安を参照し、システムに合わせて適切な値を指定することを検討してください。

表 15-7 HiRDB/パラレルサーバの各ユニットが使用するメモリ所要量

項目		メモリ所要量 (単位: キロバイト)	
プロセス固有領域	ユニットコントローラ全プロセスが使用するプロセス固有領域	<p>●32ビットモードの場合</p> $J + K \times \text{ユニット内 FES 数} + L \times (\text{ユニット内 BES 数} + \text{ユニット内 DS 数}) + \uparrow \{(64 + 48 \times (v + 1)) \times (\text{pd_max_server_process の値} - w - 3) + (64 + 48 \times (ab + 1)) \times 3 + z\} \div 1024 \uparrow$ <p>●64ビットモードの場合</p> $J + K \times \text{ユニット内 FES 数} + L \times (\text{ユニット内 BES 数} + \text{ユニット内 DS 数}) + \uparrow \{(64 + 64 \times (v + 1)) \times (\text{pd_max_server_process の値} - w - 3) + (64 + 64 \times (ab + 1)) \times 3 + z\} \div 1024 \uparrow$ <p>●プラグインを使用する場合, 加算します。 + 1400</p> <p>●pd_max_ard_process オペランドが 1 以上の場合, 加算します。 + s</p> <p>●pd_process_terminator オペランドに fixed を指定した場合, 加算します。 + M × (pd_process_terminator_max の値 - 1)</p> <p>●インメモリデータ処理を行う場合, 加算します。 + $\uparrow \{T \times (\text{pd_max_bes_process の値} \times 2 + 7) \times \text{ユニット内 BES 数}\} \div 1024 \uparrow$</p> <p>●通信トレース格納最大数を変更する場合, 加算します。 + $\uparrow V \div 1024 \uparrow$</p>	
	各サーバプロセスが使用するプロセス固有領域*1 *2	フロントエンドサーバ	$(N + h + m + p + q + ac) \times b + y$ <p>●通信トレース格納最大数を変更する場合, 加算します。 + $\uparrow W \div 1024 \uparrow$</p>
		ディクショナリサーバ	<p>pd_work_buff_mode =each 指定時</p> $\{P + i + m + (a + 9) \times 2 + r + t\} \times b + y + S$ <p>●通信トレース格納最大数を変更する場合, 加算します。 + $\uparrow W \div 1024 \uparrow$</p> <p>pd_work_buff_mode =pool 指定又は省略時</p> <p>●32ビットモードの場合</p> $(P + i + m + a + \uparrow a \div 128 \times 0.1 \uparrow + 11 + n + r + t) \times b + y + S$ <p>●64ビットモードの場合</p> $(P + i + m + a + \uparrow a \div 128 \times 0.1 \uparrow + 15 + n + r + t) \times b + y + S$ <p>●通信トレース格納最大数を変更する場合, 加算します。 + $\uparrow W \div 1024 \uparrow$</p>

項目			メモリ所要量 (単位: キロバイト)
		pd_work_buff_mode =pool2 指定	<ul style="list-style-type: none"> ●32 ビットモードの場合 $(P + i + m + \uparrow a \div 128 \times 0.1 \uparrow + 11 + n + r + t) \times b + y + S + (a \times ad)$ ●64 ビットモードの場合 $(P + i + m + \uparrow a \div 128 \times 0.1 \uparrow + 15 + n + r + t) \times b + y + S + (a \times ad)$ ●通信トレース格納最大数を変更する場合, 加算します。 $+ \uparrow W \div 1024 \uparrow$
		バックエンド サーバ	$\{Q + g + (a + 9) \times c + i + m + r + t\} \times (b + 3) + y + S$ <ul style="list-style-type: none"> ●インメモリデータ処理を行う場合, 加算します。 $+ \uparrow \{T \times (b + 3)\} \div 1024 \uparrow$ ●通信トレース格納最大数を変更する場合, 加算します。 $+ \uparrow W \div 1024 \uparrow$
		pd_work_buff_mode =pool 指定又は省略時	<ul style="list-style-type: none"> ●32 ビットモードの場合 $(Q + g + a + \uparrow a \div 128 \times 0.1 \uparrow + 11 + i + m + n + r + t) \times (b + 3) + y + S$ ●64 ビットモードの場合 $(Q + g + a + \uparrow a \div 128 \times 0.1 \uparrow + 15 + i + m + n + r + t) \times (b + 3) + y + S$ ●インメモリデータ処理を行う場合, 加算します。 $+ \uparrow \{T \times (b + 3)\} \div 1024 \uparrow$ ●通信トレース格納最大数を変更する場合, 加算します。 $+ \uparrow W \div 1024 \uparrow$
		pd_work_buff_mode =pool2 指定	<ul style="list-style-type: none"> ●32 ビットモードの場合 $(Q + g + \uparrow a \div 128 \times 0.1 \uparrow + 11 + i + m + n + r + t) \times (b \times 3) + y + S + (a \times ad)$ ●64 ビットモードの場合 $(Q + g + \uparrow a \div 128 \times 0.1 \uparrow + 15 + i + m + n + r + t) \times (b \times 3) + y + S + (a \times ad)$ ●インメモリデータ処理を行う場合, 加算します。 $+ \uparrow \{T \times (b + 3)\} \div 1024 \uparrow$ ●通信トレース格納最大数を変更する場合, 加算します。 $+ \uparrow W \div 1024 \uparrow$
共用メモリ	ユニットコントローラ用共用メモリ中, ユニットコントローラが使用する領域		$\uparrow d \div 1024 \uparrow$
	ユニットコントローラ用共用メモリ中, 各サーバが使用する領域 ^{※1}		e

項目		メモリ所要量 (単位: キロバイト)
	グローバルバッファ用共用メモリ	f
	インメモリデータ処理用共用メモリ	U
	ユーティリティ用共用メモリ	u
	セキュリティ監査情報用バッファ用共用メモリ	<p>●システムによる自動計算の場合</p> $\uparrow 0.3 + \text{MAX} \{ (R + 100), (R \times 1.2) \} \times 0.25 \uparrow$ <p>●ユーザ指定値 (pd_audit_def_buffer_size オペランドを指定) にする場合</p> pd_audit_def_buffer_size の指定値
	プロセス間メモリ通信用共用メモリ※3	j×k
OS の領域 ※4	PTE の領域※5	<p>●共用メモリのページ固定をしていない場合</p> $(\uparrow \text{プロセス固有領域の合計サイズ} \div 510 \uparrow + \text{pd_max_server_process の値} \times 16 + 13) + \{ (\uparrow \text{共用メモリの合計サイズ} \div 510 \uparrow + 17) \times \text{pd_max_server_process の値} \}$ <p>●共用メモリのページ固定をしている場合</p> $(\uparrow \text{プロセス固有領域の合計サイズ} \div 510 \uparrow + \text{pd_max_server_process の値} \times 16 + 13) + \{ (\uparrow \text{共用メモリの合計サイズ} \div 261120 \uparrow + 13) \times \text{pd_max_server_process の値} \}$

注※1

ユニット内に複数のサーバ (システムマネージャを除きます) がある場合は、サーバごとに計算した値をすべて加算してください。

ただし、影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合は、次の手順で求めた値を、ユニット内の全バックエンドサーバのメモリ所要量として加算してください。

1. ユニット内のホスト BES 及びゲスト BES として受け入れ可能な BES ごとに、計算式中の最大 BES プロセス数 (変数 b, 及び, 変数 y と変数 W で使用する最大起動プロセス数) を、ユニット内の最大プロセス数 (pd_ha_max_server_process) に置き換えて計算した値を求めます。
2. 1 で求めた中で最大の値を加算してください。

注※2

プラグインを使用する場合は、1 サーバプロセス当たり 300 を加算してください。

注※3

クライアント環境定義で PDIPC=MEMORY を指定した場合に加算します。プロセス間メモリ通信機能及びクライアント環境定義については、マニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」を参照してください。なお、HiRDB サーバ又は HiRDB クライアントのどちらかが 32 ビットモードの場合、プロセス間メモリ通信機能で使用する共用メモリは 32 ビット空間内に確保されます。

注※ 4

OS が使用する領域の詳細は公開されていないため、あくまで HiRDB が確保するメモリ所要量を基にした目安です。実際の値とは大きく異なる場合があるので、正確な値については実際の環境で測定してください。

注※ 5

PTE については、「システム設計」を参照してください。

a : pd_work_buff_size オペランドの値

b : 次のうちのどれかの値

- ディクショナリサーバの場合は、pd_max_dic_process オペランドの値となります。
- バックエンドサーバの場合は、次の値となります。

影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合：

メモリ所要量を計算するユニットの pd_ha_max_server_process オペランドの値

上記以外のユニットの場合：

pd_max_bes_process オペランドの値

- pd_max_dic_process 又は pd_max_bes_process オペランドを省略する場合は、pd_max_users オペランドの値となります。

c : 最大作業表数

SQL 文ごとの作業表数を表「SQL 文ごとの作業表数の求め方」から求めます。表「SQL 文ごとの作業表数の求め方」から求めた作業表数のうちで最大のものを最大作業表数とします。

d : 「ユニットコントローラが使用する共用メモリの計算式」で求めた値

e : 「各サーバが使用する共用メモリの計算式」で求めた値

f : 「グローバルバッファが使用する共用メモリの計算式」で求めた値

g : SQL 実行時に必要なメモリ所要量

計算式については、「SQL 実行時に必要なメモリ所要量の計算式」を参照してください。

h : SQL 前処理時に必要なメモリ所要量

計算式については、「SQL 前処理時に必要なメモリ所要量の計算式」を参照してください。

i : LOB バッファ一括入出力ワークメモリ

該当するサーバの LOB 用 RD エリアに LOB 用グローバルバッファを指定している場合だけ（システム共通定義の pdbuffer オペランドに -b を指定している場合）、62 キロバイトを加算してください。

j : プロセス間メモリ通信機能を使用するクライアントの最大同時実行数

分からない場合は、プロセス間メモリ通信機能を使用する全クライアント数、又は pd_max_users オペランドの値を代入してください。

k : プロセス間メモリ通信機能を使用する全クライアントのデータ送受信メモリサイズ (クライアント環境定義の PDSENDMEMSIZE の値 + PDRECVMEMSIZE の値) の平均値

m : Java 仮想マシンが使用するメモリ所要量

Java スタアドプロシジャ又は Java スタアドファンクションを使用する場合に、Java 仮想マシンが使用するメモリ所要量を加算します。Java 仮想マシンが使用するメモリ所要量は、Java 仮想マシンのオプションや Java 仮想マシンのバージョンによって異なります。Java 仮想マシンが使用するメモリ所要量については、Java 仮想マシンのマニュアルを参照してください。

n : 作業表用増分メモリサイズ

pd_work_buff_expand_limit オペランドを指定する場合に作業表用増分メモリサイズを加算します。作業表用増分メモリサイズは次に示す計算式から求めます。

作業表用増分メモリサイズ (キロバイト) = 作業表用増分バッファサイズ + ↑ (作業表用の増分バッファサイズ ÷ 128) × 0.1 ↑

- 作業表用増分バッファサイズ (キロバイト) = MAX (0, ハッシュジョイン, 副問合せのハッシュ実行による作業表用増分バッファサイズ) + MAX (0, 作業表数の増加による作業表用増分バッファサイズ)
- ハッシュジョイン, 副問合せのハッシュ実行による作業表用増分バッファサイズ = MIN {(ハッシュジョイン, 副問合せのハッシュ実行をするときの作業表用バッファサイズ - pd_work_buff_size オペランドの値), (pd_work_buff_expand_limit オペランドの値 - pd_work_buff_size オペランドの値)} × ハッシュジョイン, 副問合せのハッシュ実行をするときの同時実行ユーザ数

ハッシュジョイン, 副問合せのハッシュ実行をするときの作業表用バッファサイズの求め方については、マニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」を参照してください。

- 作業表数の増加による作業表用増分バッファサイズ = MIN {(使用作業表数 × 128 - pd_work_buff_size オペランドの値), (pd_work_buff_expand_limit オペランドの値 - pd_work_buff_size オペランドの値)} × (使用作業表数が pd_work_buff_size オペランドの値 ÷ 128 以上になるユーザ数)

使用作業表数 = MAX (1SQL 文が使用する作業表用ファイルの数, ASSIGN LIST 文が使用する作業表用ファイルの数)

1SQL 文が使用する作業表用ファイルの数, 及び ASSIGN LIST 文が使用する作業表用ファイルの数の求め方については、「最大ファイル数の見積もり (pdfmkfs -l コマンド)」を参照してください。

p : BLOB 型データ用に必要なメモリ所要量

計算式については、「BLOB 型データの検索又は更新時に必要なメモリ所要量の計算式 (フロントエンドサーバの場合)」を参照してください。

q : サーバ側でブロック転送又は配列 FETCH で必要なメモリ所要量

計算式については、「ブロック転送又は配列 FETCH で必要なメモリ所要量の計算式 (フロントエンドサーバの場合)」を参照してください。

r : BLOB 型データ用に必要なメモリ所要量

計算式については、「BLOB 型データの検索又は更新時に必要なメモリ所要量の計算式 (バックエンドサーバ又はディスクジョナリサーバの場合)」を参照してください。

s : 非同期 READ 用メモリサイズ

pd_max_ard_process オペランドが 1 以上の場合に加算します。次に示す計算式から求めます (単位: キロバイト)。

$$(90 + 90 \sum_{i=1} \text{RD エリア用 HiRDB ファイルシステム領域管理用メモリ}) \times \text{pd_max_ard_process の値}$$

RD エリア用 HiRDB ファイルシステム領域管理用メモリは計算値の大きい順に 90 領域を計算に使用します。サーバで使用する領域数が 90 領域に満たない場合、その領域まで計算します。

HiRDB ファイルシステム領域管理用メモリはそれぞれの領域の初期設定時のパラメタを使用して、次の計算式から求めます (単位: キロバイト)。

なお、領域の初期設定時のパラメタは pdfstatfs コマンドに -A オプションを指定して実行することで確認できます。

$$\{ (\text{ファイル数}^{\times 1} + \text{増分数}^{\times 2}) \div 64 \} \times 1.5^{\times 3}$$

注※1 pdfmkfs -l 指定値, 又は pdfstatfs 実行結果の [available file count] に表示される値です。

注※2 pdfmkfs -e 指定値, 又は pdfstatfs 実行結果の [available expand count] に表示される値です。

注※3 領域サイズ (pdfmkfs -n 指定値) が 2048 以上の場合に乗算します。

t : HiRDB ファイルシステム用メモリサイズ

次に示す計算式から求めます (単位: キロバイト)。

$$604 + \text{作業表用 HiRDB ファイルシステム領域管理用メモリ} + \text{システムログ用 HiRDB ファイルシステム領域管理用メモリ} + 90 \sum_{i=1} \text{RD エリア用 HiRDB ファイルシステム領域管理用メモリ}$$

作業表用及びシステムログ用 HiRDB ファイルシステム領域管理用メモリは、サーバで使用する HiRDB ファイルシステム領域で計算値が最大になるものを使用します。RD エリアの場合は計算値の大きい順に 90 領域を計算に使用します。サーバで使用する領域数が 90 領域に満たない場合、その領域まで計算します。

HiRDB ファイルシステム領域管理用メモリはそれぞれの領域の初期設定時のパラメタを使用して、次の計算式から求めます (単位: キロバイト)。

なお、領域の初期設定時のパラメタは pdfstatfs コマンドに -A オプションを指定して実行することで確認できます。

$$\{ (\text{ファイル数}^{\times 1} + \text{増分数}^{\times 2}) \div 64 \} \times 1.5^{\times 3}$$

注※1 pdfmkfs -l 指定値, 又は pdfstatfs 実行結果の [available file count] に表示される値です。

注※2 pdfmkfs -e 指定値, 又は pdfstatfs 実行結果の [available expand count] に表示される値です。

注※3 領域サイズ (pdfmkfs -n 指定値) が 2048 以上の場合に乗算します。

u : pd_utl_exec_mode の値が 0 の場合 : 0

pd_utl_exec_mode の値が 1 の場合 : $\uparrow \{(b \times 2000 + 136) \div 1024\} \uparrow \times 1024$

v : ユニット制御情報定義として有効な pd_module_trace_max の値

w : ユニット内の全サーバプロセスに対して、(最大起動プロセス数 + 3) を合計した値
最大起動プロセス数については、マニュアル「HiRDB システム定義」を参照してください。

y : ユニット内の各サーバプロセスに対して次の計算式で求めた値の総和

32 ビットモードの場合 :

$\uparrow \{(64 + 48 \times (\text{pd_module_trace_max の値} + 1)) \times (\text{最大起動プロセス数} + 3)\} \div 1024 \uparrow$

64 ビットモードの場合 :

$\uparrow \{(64 + 64 \times (\text{pd_module_trace_max の値} + 1)) \times (\text{最大起動プロセス数} + 3)\} \div 1024 \uparrow$

最大起動プロセス数については、マニュアル「HiRDB システム定義」を参照してください。

なお、影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合、「最大起動プロセス数」は、メモリ所要量を計算するユニットの「pd_ha_max_server_process オペランドの値」に置き換えてください。

z : HiRDB の再開始用メモリサイズ

このメモリサイズを確保できないと、HiRDB の再開始に失敗します。次の計算式から求めます (単位 : バイト)。

$$(D+E+F) \times \text{ディクショナリサーバ数} + (D+E+F) \times \text{バックエンドサーバ数} + \Sigma H$$

HiRDB の再開始用メモリサイズを求める計算に使用する変数を次に示します。

変数	値
D	<p>●32 ビットモードの場合 $246762 + 4 \times \text{pd_max_rdarea_no の値}$ $+ \{48 \times (\text{pd_max_rdarea_no の値} + \text{表数}) + 304\} \times (\text{pd_max_users の値} \times 2 + 7)$</p> <p>●64 ビットモードの場合 $305274 + 8 \times \text{pd_max_rdarea_no の値}$ $+ \{64 \times (\text{pd_max_rdarea_no の値} + \text{表数}) + 512\} \times (\text{pd_max_users の値} \times 2 + 7)$ 表数 : $62 + \text{MAX}\{\text{pd_max_access_tables の値}, 500\}$</p>
E	<p>$b1 \times X + b2 \times Y$</p> <p>b1 : サーバ用ステータスファイルのレコード長 < 4096 の場合 $\text{MAX}(\downarrow (3400 \div (\downarrow ((\text{レコード長} - 40) - 308) \div 20 \downarrow))$ $+ (\downarrow (\text{レコード長} - 40) \div 20 \downarrow) \times (\text{MAX}(\downarrow 4096 \div \text{レコード長} \downarrow, 2) - 1))$ $+ 0.7) \downarrow, 1) \times \text{MAX}(\downarrow 4096 \div \text{レコード長} \downarrow, 2) \times (\text{レコード長} - 40)$</p> <p>4096 ≤ サーバ用ステータスファイルのレコード長 < 12288 の場合 $\text{MAX}(\downarrow (3400 \div (\downarrow (((\text{レコード長} - 40) - 308) \div 20) \downarrow) + 0.7) \downarrow, 1)$ $\times (\text{レコード長} - 40)$</p> <p>12288 ≤ サーバ用ステータスファイルのレコード長の場合 $\text{MAX}(\downarrow (3400 \div (\downarrow (((\text{レコード長} - 40) - 836) \div 20) \downarrow) + 0.7) \downarrow, 1)$</p>

変数	値
	$\times (\text{レコード長} - 40)$ X：サーバ内の RD エリア数 ≤ 3400 の場合：1 $3401 \leq$ サーバ内の RD エリア数 ≤ 6800 の場合：2 $6801 \leq$ サーバ内の RD エリア数の場合：3 b2：サーバ用ステータスファイルのレコード長 < 4096 の場合 $(\downarrow (5662310 \div ((\downarrow ((\text{レコード長} - 40) - 308) \div 20 \downarrow) + (\downarrow (\text{レコード長} - 40) \div 20 \downarrow) \times (\text{MAX}(\downarrow 4096 \div \text{レコード長} \downarrow, 2) - 1)) + 0.7) \downarrow) \times \text{MAX}(\downarrow 4096 \div \text{レコード長} \downarrow, 2) \times (\text{レコード長} - 40)$ $4096 \leq$ サーバ用ステータスファイルのレコード長 < 12288 の場合 $\downarrow (5662310 \div (\downarrow (((\text{レコード長} - 40) - 308) \div 20) \downarrow) + 0.7) \downarrow$ $\times (\text{レコード長} - 40)$ $12288 \leq$ サーバ用ステータスファイルのレコード長の場合 $\downarrow (5662310 \div (\downarrow (((\text{レコード長} - 40) - 836) \div 20) \downarrow) + 0.7) \downarrow$ $\times (\text{レコード長} - 40)$ Y：サーバ内の RD エリア数 ≤ 10200 の場合：0 $10201 \leq$ サーバ内の RD エリア数 ≤ 5672510 の場合：1 $5672511 \leq$ サーバ内の RD エリア数 ≤ 11334820 の場合：2 $11334821 \leq$ サーバ内の RD エリア数の場合：3
F	pd_dbsync_point オペランドに commit を指定している場合、加算します。 $+ 112 \times (\text{pd_max_users の値} \times 2 + 7)$
H	サーバ内の raw I/O 機能を使用した HiRDB ファイルシステム領域に作成された RD エリアを格納した HiRDB ファイルシステム領域数が 1001 以上のバックエンドサーバに対して加算します。 ●32 ビットモードの場合 $12012 \times (\uparrow (\text{raw I/O 機能を使用した HiRDB ファイルシステム領域に作成された RD エリアを格納した HiRDB ファイルシステム領域数} - 1000) \div 1000 \uparrow)$ ●64 ビットモードの場合 $16016 \times (\uparrow (\text{raw I/O 機能を使用した HiRDB ファイルシステム領域に作成された RD エリアを格納した HiRDB ファイルシステム領域数} - 1000) \div 1000 \uparrow)$

注※

ディクショナリサーバの場合は pd_max_dic_process の値となります。バックエンドサーバの場合は pd_max_bes_process の値となります。ただし、pd_max_dic_process 又は pd_max_bes_process を省略する場合は、pd_max_users の値となります。

J, K, L, M, N, P, Q：固定値

この値は OS によって異なります。OS ごとの値を次に示します（単位：キロバイト）。

OS	J の値	K の値	L の値	M の値	N の値	P の値	Q の値
Windows (x64)	170,300	39,200	52,500	13,000	13,400	14,500	14,600

R：余裕を持って見積もる場合は監査対象イベントの数（CREATE AUDIT の実行回数）、詳細に見積もる場合はセキュリティ監査情報用バッファのエントリ数

S : シンクポイント出力同期制御情報取得機能使用時に必要なメモリ (単位: バイト)

pd_dbbuff_trace_level オペランドに 1 を指定し、かつ pd_dfw_awt_process オペランドの指定を省略している場合に、次の値を加算します。

32 ビットモードの場合:

$320 \times$ シングルサーバに定義したグローバルバッファの数

64 ビットモードの場合:

$640 \times$ シングルサーバに定義したグローバルバッファの数

T : pd_max_resident_rdarea_no オペランドに 1 以上を指定している場合に、次の値を加算します。

$1648 + 16 \times$ pd_max_resident_rdarea_no の値 + $16 \times$ pd_max_resident_rdarea_shm_no の値

U : インメモリデータ処理に必要なメモリ所要量

計算式については、「インメモリデータ処理に必要なメモリ所要量」を参照してください。

V : 通信トレース処理に必要なメモリ所要量

32 ビットモードの場合:

$(16 \times (Z - 1024) \times 2) \times$ (pd_max_server_process の値 - w)

64 ビットモードの場合:

$(32 \times (Z - 1024) \times 2) \times$ (pd_max_server_process の値 - w)

W : 通信トレース処理に必要なメモリ所要量

ユニット内の各サーバプロセスについて算出した次の値です。

32 ビットモードの場合:

$(16 \times (aa - 1024) \times 2) \times$ (最大起動プロセス数 + 3)

64 ビットモードの場合:

$(32 \times (aa - 1024) \times 2) \times$ (最大起動プロセス数 + 3)

最大起動プロセス数については、マニュアル「HiRDB システム定義」を参照してください。

なお、影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合、「最大起動プロセス数」は、メモリ所要量を計算するユニットの「pd_ha_max_server_process オペランドの値」に置き換えてください。

Z : ユニット制御情報定義として有効な pd_pth_trace_max の値です。

オペランドの指定値を 2 のべき乗に切り上げた値になります。

a a : 各サーバ定義として有効な pd_pth_trace_max の値です。

オペランドの指定値を 2 のべき乗に切り上げた値になります。

a b : システム共通定義、又はユニット制御情報定義に pd_module_trace_max オペランドを指定している場合: pd_module_trace_max の値

それ以外の場合: 16383

a c : フロントエンドサーバで使用する SQL 実行用通信メモリ所要量

$4 \times$ システム内 BES 数

a d: 作業表を使用する操作 (SQL 又はユティリティ) を行うトランザクションの同時実行数

表 15-8 SQL 文ごとの作業表数の求め方

SQL 文	作業表数の求め方
SELECT 文 INSERT (-SELECT) 文	1. ~8. の指定がない場合: 0 1. ~8. の指定がある場合: 該当する作業表数をすべて加算した値 1. 複数の表を結合して検索する場合 増加作業表数 = (結合表数 - 1) × 2 + 1 2. ORDER BY 句を指定する場合 増加作業表数 = 2 3. GROUP BY 句を指定する場合 増加作業表数 = GROUP BY 句指定数 4. DISTINCT 句を指定する場合 増加作業表数 = DISTINCT 句指定数 5. UNION 句, UNION ALL 句又は EXCEPT[ALL]句を指定する場合 増加作業表数 = (UNION 又は UNION ALL 句指定数) × 2 + 1 6. 探索条件中にインデクスを定義した列がある場合 増加作業表数 = 探索条件中のインデクスを定義した列数 7. FOR UPDATE 句又は FOR READ ONLY 句を指定する場合 増加作業表数 = 1 8. 副問合せ (限定述語) を指定する場合 増加作業表数 = 副問合せ指定数
UPDATE 文 DELETE 文	探索条件中のインデクスを定義した列数 + 1
DROP SCHEMA 文 DROP TABLE 文 DROP INDEX 文 CREATE INDEX 文 REVOKE 文でアクセス権限を 取り消す場合	2

15.2.3 ユニットコントローラが使用する共用メモリの計算式

(1) 32 ビットモードの場合

ユニットの開始から終了までの間にユニットコントローラが使用する共用メモリは、次に示す HiRDB のプロセスの項目すべてを加算した値です。

なお、ユニットコントローラ全体の共用メモリサイズは 2 ギガバイト以内になるようにしてください。

プロセスの種類	共用メモリの計算式 (単位: バイト)
スケジューラ	<p>pd_utl_exec_mode の値が 0 の場合 $\{\uparrow (432 + 304 \times n) \div 1024 \uparrow + 507 + x + z + \uparrow (134 + \text{pd_trn_rcvmsg_store_buflen の値}) \div 1024 \uparrow\} \times 1024$</p> <p>pd_utl_exec_mode の値が 1 の場合 $\{\uparrow (432 + 304 \times n) \div 1024 \uparrow + \uparrow (s \times 2000 + 136) \div 1024 \uparrow + y + z + \uparrow (134 + \text{pd_trn_rcvmsg_store_buflen の値}) \div 1024 \uparrow\} \times 1024$</p> <p>x : ユニット内に MGR がある場合 : 37 ユニット内に FES がある場合 : $57 + 1 \times (s + 3) + 14$ ユニット内に DS がある場合 : $102 + 5 \times (t + 3) + 14$ ユニット内に BES がある場合 : $\{192 + 9 \times (u + 3) + 14\} \times (\text{BES 数} + \beta + \gamma)$</p> <p>y : ユニット内に MGR がある場合 : 0 ユニット内に FES がある場合 : $1 \times (s + 3) + 14$ ユニット内に DS がある場合 : $5 \times (t + 3) + 14$ ユニット内に BES がある場合 : $\{9 \times (u + 3) + 14\} \times (\text{BES 数} + \beta + \gamma)$</p> <p>z : 影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合 : $\uparrow 64 + \{(\text{ユニット内 BES 数} + \text{受け入れ可能なゲスト BES 数}^*) \times 48\} \div 1024 \uparrow$ 上記以外のユニットの場合 : 0</p> <p>n : ユニット内のサーバ数 + $\beta + \gamma$ + ユニット内ユティリティサーバ数 + 1 ユニット内ユティリティサーバ数 : $25 + \alpha$ α : ユニット内に MGR がある場合 : 3 ユニット内に FES がある場合 : 3 ユニット内に DS がある場合 : 7 ユニット内に BES がある場合 : $(\text{BES 数} + \beta) \times 15$</p> <p>s : pd_max_users の値 t : pd_max_dic_process の値 u : pd_max_bes_process の値</p> <p>β : 影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合 : 受け入れ可能なゲスト BES 数[*] 上記以外のユニットの場合 : 0</p> <p>γ : 1 : 1 スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合 : 代替 BES 数 上記以外のユニットの場合 : 0</p> <p>注※ pd_ha_max_guest_act_servers の値</p>
ロックサーバ	<p>ユニット内にサーバ (FES, BES, 又は DS) がある場合</p> <p>影響分散スタンバイレス型系切り替え機能の対象となるユニットで、ゲスト BES についての計算をする場合に使用するサーバごとのオペランド (pd_lck_pool_size, pd_lck_pool_partition, pd_lck_hash_entry, pd_max_bes_process など) の値は、そのゲスト BES のオペランドの値ではなく、そのユニット内の全ゲスト BES に指定されている値の最大値を使用します。また、影響分散スタンバイレス型系切り替え機能の対象となるユニットでは、「ユニット内サーバ」は「全ホスト BES + 全ゲスト BES」です。</p> <p>1 : 1 スタンバイレス型系切り替え機能の対象となるユニットでは、「ユニット内サーバ」は「全正規 BES + 全代替 BES」です。</p> <p>y</p>

プロセスの種類	共用メモリの計算式 (単位: バイト)
	$\sum_{x=1} \{$ $320 + 48 + c_x + d_x + 48 + 4096 + g_x + 48 + i_x$ $+ 48 + 12252 + 48 + n_x + p_x + t_x + u_x + 16$ $\} \times \text{pd_lck_pool_partition の値}^*$ <p>注※ FES の場合 pd_fes_lck_pool_partition の値</p> <p>x : ユニット内サーバ通し番号</p> <p>y : ユニット内サーバ数</p> <p>c_x : pd_lck_hash_entry を省略, 又は 0 を指定している場合 :</p> <p>FES で, pd_fes_lck_pool_size が指定されていないとき</p> $(\downarrow (8 + 4 \times \text{MAX} (\uparrow (\downarrow \downarrow (p_x + 3) \times (\text{pd_max_access_tables の値} + 4) \div 6 \downarrow \div \text{pd_fes_lck_pool_partition の値} \downarrow \times 6) \div 10 \uparrow \text{の値を超えない最大の素数, 11261})) \div 16 \downarrow + 1) \times 16$ <p>FES で, pd_fes_lck_pool_size が指定されているとき</p> $(\downarrow (8 + 4 \times \text{MAX} (\uparrow (\downarrow \text{pd_fes_lck_pool_size の値} \div \text{pd_fes_lck_pool_partition の値} \downarrow \times 6) \div 10 \uparrow \text{の値を超えない最大の素数, 11261})) \div 16 \downarrow + 1) \times 16$ <p>BES, 又は DS のとき</p> $(\downarrow (8 + 4 \times \text{MAX} (\uparrow ((p_x + 3) \times 2 \times 5 + \downarrow \text{pd_lck_pool_size の値} \div \text{pd_lck_pool_partition の値} \downarrow \times 6) \div 10 \uparrow \text{の値を超えない最大の素数, 11261})) \div 16 \downarrow + 1) \times 16$ <p>pd_lck_hash_entry に 2 以上の素数でない値を指定している場合 :</p> $(\downarrow (8 + 4 \times \text{pd_lck_hash_entry の値を超えない最大の素数}) \div 16 \downarrow + 1) \times 16$ <p>pd_lck_hash_entry に 1, 又は素数を指定している場合 :</p> $(\downarrow (8 + 4 \times \text{pd_lck_hash_entry の値}) \div 16 \downarrow + 1) \times 16$ <p>d_x : FES で, pd_fes_lck_pool_size が指定されていない場合 :</p> $(\downarrow \downarrow (p_x + 3) \times (\text{pd_max_access_tables の値} + 4) \div 6 \downarrow \div \text{pd_fes_lck_pool_partition の値} \downarrow \times 6) \times 96$ <p>FES で, pd_fes_lck_pool_size が指定されている場合 :</p> $\downarrow \text{pd_fes_lck_pool_size の値} \div \text{pd_fes_lck_pool_partition の値} \downarrow \times 6 \times 96$ <p>BES, 又は DS の場合 :</p> $((p_x + 3) \times 2 \times 5 + \downarrow \text{pd_lck_pool_size の値} \div \text{pd_lck_pool_partition の値} \downarrow \times 6) \times 96$ <p>g_x : FES の場合 :</p> $(p + 3) \times 2 \times 256$ <p>BES で, pd_utl_exec_mode の値=1, かつ s > 32 の場合 :</p> $((p + 3) \times 2 + s) \times 256$ <p>BES で, pd_utl_exec_mode の値=0, 又は s ≤ 32 の場合 :</p> $((p + 3) \times 2 + 32) \times 256$ <p>DS で, pd_utl_exec_mode の値=1, かつ s > 16 の場合 :</p> $((p + 3) \times 2 + s) \times 256$

プロセスの種類	共用メモリの計算式 (単位: バイト)
	<p>DS で, pd_utl_exec_mode の値=0, 又は $s \leq 16$ の場合: $((p_x + 3) \times 2 + 16) \times 256$</p> <p>$i_x$: FES で, pd_fes_lck_pool_size が指定されていない場合: $(\downarrow \downarrow (p_x + 3) \times (\text{pd_max_access_tables の値} + 4) \div 6 \downarrow \downarrow \div \text{pd_fes_lck_pool_partition の値} \downarrow) \times 12 \times 64$</p> <p>FES で, pd_fes_lck_pool_size が指定されている場合: $(\downarrow \text{pd_fes_lck_pool_size の値} \div \text{pd_fes_lck_pool_partition の値} \downarrow \times 8) \text{ を偶数に切り上げた値} \times 64$</p> <p>BES で, pd_utl_exec_mode の値=1, かつ $s > 32$ の場合: $(\downarrow \text{pd_lck_pool_size の値} \div \text{pd_lck_pool_partition の値} \downarrow \times 8 + (p_x + 3) \times 2 \times 2 \times 5 + s \times (\text{pd_max_rdarea_no の値} + 1)) \text{ を偶数に切り上げた値} \times 64$</p> <p>BES で, pd_utl_exec_mode の値=0, 又は $s \leq 32$ の場合: $(\downarrow \text{pd_lck_pool_size の値} \div \text{pd_lck_pool_partition の値} \downarrow \times 8 + (p_x + 3) \times 2 \times 2 \times 5 + 32 \times (\text{pd_max_rdarea_no の値} + 1)) \text{ を偶数に切り上げた値} \times 64$</p> <p>DS で, pd_utl_exec_mode の値=1, かつ $s > 16$ の場合: $(\downarrow \text{pd_lck_pool_size の値} \div \text{pd_lck_pool_partition の値} \downarrow \times 8 + (p_x + 3) \times 2 \times 2 \times 5 + s + 4) \text{ を偶数に切り上げた値} \times 64$</p> <p>DS で, pd_utl_exec_mode の値=0, 又は $s \leq 16$ の場合: $(\downarrow \text{pd_lck_pool_size の値} \div \text{pd_lck_pool_partition の値} \downarrow \times 8 + (p_x + 3) \times 2 \times 2 \times 5 + 20) \text{ を偶数に切り上げた値} \times 64$</p> <p>$n_x$: FES の場合: $(p_x + 3) \times 2 \times 48$</p> <p>BES で, pd_utl_exec_mode の値=1, かつ $s > 32$ の場合: $((p_x + 3) \times 2 \times 17 + s) \times 48$</p> <p>BES で, pd_utl_exec_mode の値=0, 又は $s \leq 32$ の場合: $((p_x + 3) \times 2 \times 17 + 32) \times 48$</p> <p>DS で, pd_utl_exec_mode の値=1, かつ $s > 16$ の場合: $((p_x + 3) \times 2 \times 17 + s) \times 48$</p> <p>DS で, pd_utl_exec_mode の値=0, 又は $s \leq 16$ の場合: $((p_x + 3) \times 2 \times 17 + 16) \times 48$</p> <p>$p_x$: FES で, HiRDB システム内の FES 数 > 1 の場合: $s + 1$ FES で, HiRDB システム内の FES 数 = 1 の場合: s BES で, $s > \text{pd_max_bes_process の値}$ の場合: s BES で, $s \leq \text{pd_max_bes_process の値}$ の場合: pd_max_bes_process オペランドの値 DS で, $s > \text{pd_max_dic_process の値}$ の場合: s DS で, $s \leq \text{pd_max_dic_process の値}$ の場合: pd_max_dic_process オペランドの値 s: pd_max_users の値</p>

プロセスの種類	共用メモリの計算式 (単位: バイト)
	<p>t_x: FES の場合:</p> <p>$48 + (p_x + 3) \times 2 \times \uparrow \text{pd_max_open_holdable_cursors の値} \div 16 \uparrow \times 4$</p> <p>BES で, $\text{pd_utl_exec_mode の値}=1$, かつ $s > 32$ の場合:</p> <p>$48 + ((p_x + 3) \times 2 + s) \times \uparrow \text{pd_max_open_holdable_cursors の値} \div 16 \uparrow \times 4$</p> <p>BES で, $\text{pd_utl_exec_mode の値}=0$, 又は $s \leq 32$ の場合:</p> <p>$48 + ((p_x + 3) \times 2 + 32) \times \uparrow \text{pd_max_open_holdable_cursors の値} \div 16 \uparrow \times 4$</p> <p>DS で, $\text{pd_utl_exec_mode の値}=1$, かつ $s > 16$ の場合:</p> <p>$48 + ((p_x + 3) \times 2 + s) \times \uparrow \text{pd_max_open_holdable_cursors の値} \div 16 \uparrow \times 4$</p> <p>DS で, $\text{pd_utl_exec_mode の値}=0$, 又は $s \leq 16$ の場合:</p> <p>$48 + ((p_x + 3) \times 2 + 16) \times \uparrow \text{pd_max_open_holdable_cursors の値} \div 16 \uparrow \times 4$</p> <p>$u_x$: FES で, $\text{pd_fes_lck_pool_size}$ が指定されていない場合:</p> <p>$48 + (\downarrow \downarrow (p_x + 3) \times (\text{pd_max_access_tables の値} + 4) \div 6 \downarrow \div \text{pd_fes_lck_pool_partition の値} \downarrow) \times 12$</p> <p>$\times \uparrow \text{pd_max_open_holdable_cursors の値} \div 16 \uparrow \times 4$</p> <p>FES で, $\text{pd_fes_lck_pool_size}$ が指定されている場合:</p> <p>$48 + \downarrow \text{pd_fes_lck_pool_size の値} \div \text{pd_fes_lck_pool_partition の値} \downarrow \times 8$</p> <p>$\times \uparrow \text{pd_max_open_holdable_cursors の値} \div 16 \uparrow \times 4$</p> <p>BES で, $\text{pd_utl_exec_mode の値}=1$, かつ $s > 32$ の場合:</p> <p>$48 + (\downarrow \text{pd_lck_pool_size の値} \div \text{pd_lck_pool_partition の値} \downarrow \times 8$</p> <p>$+ (p_x + 3) \times 2 \times 2 \times 5 + s \times (\text{pd_max_rdarea_no の値} + 1))$</p> <p>を偶数に切り上げた値 $\times \uparrow \text{pd_max_open_holdable_cursors の値} \div 16 \uparrow \times 4$</p> <p>BES で, $\text{pd_utl_exec_mode の値}=0$, 又は $s \leq 32$ の場合:</p> <p>$48 + (\downarrow \text{pd_lck_pool_size の値} \div \text{pd_lck_pool_partition の値} \downarrow \times 8$</p> <p>$+ (p_x + 3) \times 2 \times 2 \times 5 + 32 \times (\text{pd_max_rdarea_no の値} + 1))$</p> <p>を偶数に切り上げた値 $\times \uparrow \text{pd_max_open_holdable_cursors の値} \div 16 \uparrow \times 4$</p> <p>DS で, $\text{pd_utl_exec_mode の値}=1$, かつ $s > 16$ の場合:</p> <p>$48 + (\downarrow \text{pd_lck_pool_size の値} \div \text{pd_lck_pool_partition の値} \downarrow \times 8$</p> <p>$+ (p_x + 3) \times 2 \times 2 \times 5 + s + 4)$ を偶数に切り上げた値</p> <p>$\times \uparrow \text{pd_max_open_holdable_cursors の値} \div 16 \uparrow \times 4$</p> <p>DS で, $\text{pd_utl_exec_mode の値}=0$, 又は $s \leq 16$ の場合:</p> <p>$48 + (\downarrow \text{pd_lck_pool_size の値} \div \text{pd_lck_pool_partition の値} \downarrow \times 8$</p> <p>$+ (p_x + 3) \times 2 \times 2 \times 5 + 20)$ を偶数に切り上げた値</p> <p>$\times \uparrow \text{pd_max_open_holdable_cursors の値} \div 16 \uparrow \times 4$</p> <p>●ユニット内にサーバ (FES, BES, 又は DS) がない場合</p> <p>8416</p>
トランザクションサーバ	<p>$288 + 32 \times B + 192 \times s \times 2$</p> <p>ユニット内に FES がある場合に加算します*</p> <p>$+ 1028 + (420 + 624 + 256 + 384 \times 2) \times (A \times 2 + 7) + 256 \times 2$</p> <p>$+ 128 \times (\text{システム内 BES 数} \times 4 + \text{システム内 DS 数} \times 2$</p> <p>$+ \text{システム内 FES 数}) \times (A \times 2 + 7)$</p> <p>$+ C$</p>

プロセスの種類	共用メモリの計算式 (単位: バイト)
	<p>ユニット内に BES がある場合に加算します*</p> $+ 1028 + (420 + 624 + 256 + 384 \times 2)$ $\times (u \times 2 + 7) + 256 \times 2$ $+ 128 \times (\text{システム内 BES 数} \times 4 + \text{システム内 DS 数} \times 2$ $+ \text{システム内 FES 数}) \times (A \times 2 + 7)$ $+ D$ <p>ユニット内に DS がある場合に加算します*</p> $+ 1028 + (420 + 624 + 256 + 384 \times 2)$ $\times (t \times 2 + 7) + 256 \times 2$ $+ 128 \times (\text{システム内 BES 数} \times 4 + \text{システム内 DS 数} \times 2$ $+ \text{システム内 FES 数}) \times (A \times 2 + 7)$ $+ E$ <p>s : pd_max_users の値 t : pd_max_dic_process の値 u : pd_max_bes_process の値 A : マルチ FES の場合 : s + 1 マルチ FES でない場合 : s B : 影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合 : ホスト BES 数 + pd_ha_max_act_guest_servers オペランドの補正值 上記以外のユニットの場合 : ユニット内サーバ数 C : 《条件》に示すどちらかの条件に一致する場合 : $128 \times (\text{システム内 BES 数} \times 4 + \text{システム内 DS 数} \times 2$ $+ \text{システム内 FES 数}) \times (A \times 2 + 7)$ 《条件》に示すどちらの条件にも一致しない場合 : 0 D : 《条件》に示すどちらかの条件に一致する場合 : $128 \times (\text{システム内 BES 数} \times 4 + \text{システム内 DS 数} \times 2$ $+ \text{システム内 FES 数}) \times (u \times 2 + 7)$ 《条件》に示すどちらの条件にも一致しない場合 : 0 E : 《条件》に示すどちらかの条件に一致する場合 : $128 \times (\text{システム内 BES 数} \times 4 + \text{システム内 DS 数} \times 2$ $+ \text{システム内 FES 数}) \times (t \times 2 + 7)$ 《条件》に示すどちらの条件にも一致しない場合 : 0 《条件》</p> <ul style="list-style-type: none"> pd_rpl_reflect_mode オペランドに uap を指定している システム内に、pdstart -k stls オペランドを指定したフロントエンドサーバが存在する <p>注※ 上記の計算式で算出した値を各サーバの数分だけ加算します。</p> <p>l : l スタンバイレス型系切り替え適用ユニットの場合 : 正規 BES 数 + 代替 BES 数 上記以外の場合はユニット内サーバ数</p>
タイマサーバ	$32 \times (\text{pd_max_users の値} + 3)$ $\times (\text{システム内の BES 数} + 1 + \text{ユニット内ユティリティサーバ数} + 1)$ $+ 1440$

プロセスの種類	共用メモリの計算式 (単位: バイト)
	ユニット内ユティリティサーバ数は $23 + \alpha$ α : ユニット内に MGR がある場合: 2 ユニット内に FES がある場合: 3 ユニット内に DS がある場合: 7 ユニット内に BES がある場合: BES 数 \times 15
統計ログサーバ	$384 + 128 \times 16 + 32 + 288 \times 2 + 1024 + 128 \times 3$ $+ \text{pd_stj_buff_size の値} \times 1024 \times 3 + 64 + 4096 + 8192$
プロセスサーバ	$192 + 512 \times \text{MAX}(c, 256) + 96 + 256 + (\text{pd_max_server_process の値} + 50) \times (256 + 144) + 16 + 8 \times 34 + 16 + 16 + 48 + 48 \times (k + 1)$ $c: \uparrow (51 + d + e + f + (g \times \text{ユニット内の BES 数}^*) + h + i) \div 16 \uparrow \times 16$ d : ユニット内に MGR がある場合は 59, ない場合は j e : ユニット内に DS がある場合は 17, ない場合は 0 f : ユニット内に FES がある場合は 11, ない場合は 0 g : ユニット内に BES がある場合は 25, ない場合は 0 h : 1:1 スタンバイレス型系切り替え機能を使用する場合は 9, 使用しない場合は 0 i : 影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合は 1, 対象でないユニットの場合は 0 j : pd_mlg_msg_log_unit オペランドに manager を指定しているときは 1, local を指定しているときは 2 k : システム共通定義, 又はユニット制御情報定義に pd_module_trace_max オペランドを指定している場合は pd_module_trace_max の値, 指定していない場合は 16383 注※ 1:1 スタンバイレス型系切り替えの対象となっている場合は (BES 数 \times 2) となります。影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合は pd_ha_max_act_guest_servers オペランドの補正值を含みます。
システムマネージャ	$992 + (44 + 4) \times (g + h + i) + (100 + 4) \times \{(p + q + 3) + u \times (15 + 1)\} + (92 + 4) \times c + 40 \times (k + m + n \times o + u) \times 14 + 256 \times m + 128 \times c + 36 \times d + 12 \times e + 96 \times o + v \times (16 \times 35 \times (k + u) + 15 + 36 \times z + 15) + w \times (48 \times B + 15 + 4 \times z + 15 + 4 \times y + 15) + v \times (132 + 15) + 8 + 13080 + 5856 \times p + s + s \times o + 16 + 96 \times o + 1024 + 272 \times A$ c : ユニット数 d : pdunit オペランドの -c オプション指定数 e : pdcltgrp オペランド指定数 g : システム内の FES 数 h : システム内の BES 数 i : システム内の DS 数 j : ユニット内の FES 数 k : ユニット内の BES 数 m : ユニット内の DS 数 n : ユニット内の代替 BES 数 o : ユニットが 1:1 スタンバイレス型系切り替えの対象となっている場合は 1, 対象となっていない場合は 0 p : $i + k + m + n$

プロセスの種類	共用メモリの計算式 (単位: バイト)
	<p> $q : 24 + t + j \times 3 + k \times 15 + m \times 7$ $r : 14 \times (k + m + u) + p + q + u \times 15 + 2 + 38 + 5 + p \times 4$ $s : 272 + 2052 + 128 \times (r + 3) + v \times (40 \times (k + u) + 72 \times (k + u))$ $t : \text{ユニット内に MGR がある場合は 2, ない場合は 0}$ $u : \text{受け入れ可能なゲスト BES 数 (pd_ha_max_act_guest_servers オペランドの値)}$ $v : \text{ユニットが影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となっている場合は 1, 対象となっていない場合は 0}$ $w : \text{影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となっているユニットがある場合は 1, ない場合は 0}$ $y : \text{HA グループ内のユニット数の総和}$ $z : \text{HA グループ内のサーバ数の総和}$ $A : \text{pd_security_host_group オペランドに指定したホストに対応する IP アドレスの数}$ $\text{pd_security_host_group オペランドを指定していない場合は 0}$ $B : \text{システム共通定義に指定している pdhagroup オペランドの数}$ </p>
ネームサーバ	<p> $\text{MAX} \{65536, (X + Y + Z)\} + \text{MAX} (16384, L) + M$ $X : \uparrow (256 + 16 + 156 \times \text{ユニット数} + 16 + 16 \times 126) \div 1024 \uparrow \times 1024$ $Y : 8192$ $Z : \uparrow (264 \times (Z_2 + Z_3 + j + 32)) \div 1024 \uparrow \times 1024$ $Z_2 : b + 10 + c + 11 \times \text{自ユニット内の HiRDB サーバ数} + d + e$ $Z_3 : f + 7 + g + 4 \times \text{自ユニット内の HiRDB サーバ数} + h + i$ $L : \uparrow (224 \times (L_2 + L_3 + L_4)) \div 1024 \uparrow \times 1024$ $L_2 : k + 2 \times \text{システム内のユニット数}$ $L_3 : \text{システム内の BES 数} + \text{システム内の FES 数} + \text{システム内の DS 数}$ $L_4 : 15 \times \text{システム内の HiRDB サーバ数}$ $M : \text{ユニット内の HiRDB サーバ数} + z + m \times \text{ユニット内システムサーバ数}$ $b : \text{ユニットに MGR がある場合: 3}$ $\text{ユニットに MGR がない場合: 0}$ $c : 1:1 \text{ スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合: 2}$ それ以外のユニットの場合: 0 $d : \text{影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合:}$ $11 \times \text{受け入れ可能なゲスト BES 数}$ それ以外のユニットの場合: 0 $e : 1:1 \text{ スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合:}$ $6 \times \text{自ユニット内の HiRDB サーバ数}$ それ以外のユニットの場合: 0 $f : \text{ユニットに MGR がある場合: 3}$ $\text{ユニットに MGR がない場合: 0}$ $g : 1:1 \text{ スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合: 2}$ それ以外のユニットの場合: 0 $h : \text{影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合:}$ $3 \times \text{受け入れ可能なゲスト BES 数}$ それ以外のユニットの場合: 0 </p>

プロセスの種類	共用メモリの計算式 (単位: バイト)
	<p>i : 1:1 スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合: 4×自ユニット内の HiRDB サーバ数 それ以外のユニットの場合: 0</p> <p>j : ユニット内のサーバ数 + β + γ + ユニット内ユティリティサーバ数 + 2 ユニット内ユティリティサーバ数: $24 + \alpha$</p> <p>k : ユニットに MGR がある場合: 3 ユニットに MGR がない場合: 0</p> <p>m : $38 + n + o$</p> <p>n : ユニットに MGR があり, かつユニット数が 2 以上の場合: 5 ユニットに MGR があり, かつユニット数が 1 の場合: 4 ユニットに MGR がなく, かつ pd_mlg_msg_log_unit の値が local の場合: 4 ユニットに MGR がなく, かつ pd_mlg_msg_log_unit の値が manager の場合: 3</p> <p>o : 4×ユニット内の HiRDB サーバ数 z : $24 + \alpha$</p> <p>α : ユニット内に MGR がある場合: 3 ユニット内に FES がある場合: 3 ユニット内に DS がある場合: 7 ユニット内に BES がある場合: $(\text{BES 数} + \beta) \times 15$</p> <p>$\beta$: 影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合: 受け入れ可能なゲスト BES 数※ 上記以外のユニットの場合: 0</p> <p>γ : 1:1 スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合: 代替 BES 数 上記以外のユニットの場合: 0</p> <p>注※ pd_ha_max_guest_act_servers の値</p>
ノードマネージャ	<p>ユニット内に MGR がある場合</p> $\uparrow (1152 + 432 \times \text{システムの全ユニット数} + 80 \times \text{システムの全サーバ数} + 7680 + 1008 + 56 \times C + 240 \times A + 44 \times A + 28 \times A + 16 \times B + 16 \times \text{システムの全 BES 数} + 8 \times \text{システムの全ユニット数} + 64 \times \text{システムの全サーバ数} + 32 \times \text{システムの全サーバ数} + 32) \div 1024 \uparrow \times 1024$ <p>ユニット内に MGR がない場合</p> $\uparrow (1008 + 56 \times C + (240 \times A + 44 \times A + 28 \times A) \times F + 16 \times B + 16 \times \text{システムの全 BES 数} + 8 \times \text{システムの全ユニット数} + 64 \times \text{システムの全サーバ数} + 32 \times \text{システムの全サーバ数} + 32) \div 1024 \uparrow \times 1024$ <p>A : pd_utl_exec_mode=0 の場合: 1024 pd_utl_exec_mode=1 の場合: pd_max_users の値 × システムの全 BES 数 × 3 ユニットに MGR がある場合は次に示す値を加算: pd_max_users の値 × 4 + 200 ユニットに DS がある場合は次に示す値を加算: pd_max_users の値 × 3 + 200 ユニットに BES がある場合は次に示す値を加算: pd_max_users の値 × D 上記の計算式で算出した A の値が 1024 を超えない場合は, A を 1024 に置き換えてください。</p>

プロセスの種類	共用メモリの計算式 (単位: バイト)
	<p>B: pdcltgrp オペランドを指定しない場合: 0 pdcltgrp オペランドを指定する場合: pdcltgrp 指定数 + 1</p> <p>C: ユニット内サーバ数 + E</p> <p>D: ユニット内 BES 数 + E</p> <p>E: 1:1 スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合: ユニット内の代替 BES 数 影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合: 受け入れ可能なゲスト BES 数 上記以外のユニットの場合: 0</p> <p>F: 1:1 スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合: 2 上記以外のユニットの場合: 1</p>
I/O サーバ	<p>$\uparrow (28 + (\uparrow (32 + A) \div 32 \uparrow \times 32)) \div 128 \uparrow \times 128$ 影響分散スタンバイレス型系切り替え機能の対象となるユニットではない場合</p> <p>A: $34268 + \text{pd_max_utl_ios_file_no の値} \times 296 + 158064^{*1}$ $+ \{(162800 + \text{pd_max_file_no の値} \times 1024) \times \text{BES 数}\}^{*2}$ $+ \{162800 + \text{pd_max_file_no の値} \times 1024\}^{*3}$ 注※1 FES がある場合に加算します。 注※2 BES がある場合に加算します。 注※3 DS がある場合に加算します。</p> <p>なお、1:1 スタンバイレス型系切り替え構成対象ユニットの場合には、上記の式で求めた値を 2 倍にします。 影響分散スタンバイレス型系切り替え機能の対象となるユニットの場合</p> <p>A: $\uparrow 48 + 24 \times \text{BES 数}^{*4} \div 16 \uparrow \times 16$ $+ \uparrow (177904 + \text{pd_max_file_no の値} \times 1024) \div 16 \uparrow \times 16 \times \text{BES 数}^{*4}$ $+ 34016$ 注※4 pd_ha_max_act_guest_servers の値を含みます。</p>
ログサーバ	<p>$32 + 48 + 128 \times 37$ $+ \{$ $384 + 128 \times 7 + 1024 + 512$ $+ \uparrow (128 + 256 + 160 + 8 + 64) \div \text{pd_log_rec_leng の値}^{*} \uparrow$ $\times \text{pd_log_rec_leng の値}^{*}$ $+ 64 + 4096 \times 2 + (736 + 512) \times B$ $+ \uparrow \{(B + 1) \div 12\} \uparrow \times 8320$ $+ 128 \times \text{pd_log_write_buff_count の値}^{*}$ $+ (\text{pd_log_write_buff_count の値}^{*} + A)$ $\times \uparrow \{\text{pd_log_max_data_size の値}^{*} + (68 + 44 + 96 + 160)\} \div 4096 \uparrow$ $\times 4096 + C$ $\} \times \text{ユニット内サーバ数} + D + 128 \times \text{ユニット内 FES 数}$ $+ 512 \times \text{ユニット内の HiRDB のサーバ数}$ A: 16 B: pdlogadfg -d sys オペランド指定数※ C: 512</p>

プロセスの種類	共用メモリの計算式 (単位: バイト)
	<p>D: 1:1 スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合: ユニット内の代替 BES 数 影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合: pd_ha_max_act_guest_servers オペランドの補正值</p> <p>注※ ユニット内の全サーバの指定値で, 最大値を指します。1:1 スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合はユニット内の全サーバとユニット内で動作する代替 BES の指定値で, 最大値を指します。影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合はユニット内の全サーバと HA グループに含まれる全 BES の指定値で, 最大値を指します。</p>
シンクポイントダンプ サーバ	<p>{ ↑ (368 + 1456×2) ÷1024↑×1024 + ↑ {(96 + 80 + 208 + 208) + 192× (pdlogadfg -d spd の指定数※) + 416× (pdlogadpf -d spd の指定数※)} ÷1024↑×1024 } × (全サーバ数+ A)</p> <p>A: 1:1 スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合: ユニット内の代替 BES 数 影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合: pd_ha_max_act_guest_servers オペランドの補正值</p> <p>注※ ユニット内の全サーバの指定値で, 最大値を指します。1:1 スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合はユニット内の全サーバとユニット内で動作する代替 BES の指定値で, 最大値を指します。影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合はユニット内の全サーバと HA グループに含まれる全 BES の指定値で, 最大値を指します。</p>
ユニット共通	<p>a + {b + 64 + (s + 3) ×c + 64 + 48 + d + e} × (ユニット内の FES, BES, DS の合計数+ i) + (g× (ユニット内の BES, DS の合計数+ i)) + f + (pd_max_server_process の値×2 + 100) × (64 + 16) + 32 + (pd_max_server_process の値×2 + 100 + 384) ×40 + 32 + h + j + v + w + (pd_max_server_process の値+ 127) ×48 + 32 + y + A</p> <p>影響分散スタンバイレス型系切り替え機能を使用する場合には加算します。 (↑ (28 + (↑ (56 + 72584) ÷32↑×32)) ÷128↑×128)</p> <p>a : 26000 b : 2988 c : 2712 d : 32×32 e : 64 + 64× {(s + 3) ×2 + MAX (5, ↓ [s + 3] ÷10↓) + 7} f : 512× (13 + ユニット内の FES, BES, DS の合計数×3) ×2 g : {↑ (96 + pd_lck_until_disconnect_cnt の値×112) ÷4096↑} ×4096×2 h : ↑ (pd_registered_port で指定したポート番号の数×16 + 32) ÷1024↑×1024 pd_registered_port を指定していない場合は 0 i : 1:1 スタンバイレス型系切り替えの場合は代替 BES 数</p>

プロセスの種類	共用メモリの計算式 (単位: バイト)
	<p>影響分散スタンバイレス型系切り替えの場合は pd_ha_max_guest_servers 補正值</p> <p>j : p × (ユニット内の FES 数) + q × (ユニット内の BES 数 + i) + r × (ユニット内の DS 数)</p> <p>k : FES の pd_fes_lck_pool_partition の値</p> <p>m : BES の pd_lck_pool_partition の値</p> <p>n : DS の pd_lck_pool_partition の値</p> <p>o : (s + 3) × 2 + MAX {5, ↓ (s + 3) ÷ 10 ↓} + 7</p> <p>p : k が 2 以上の場合は 32 + (8 + 8 × k) × o それ以外の場合は 0</p> <p>q : m が 2 以上の場合は 32 + (8 + 8 × m) × o それ以外の場合は 0</p> <p>r : n が 2 以上の場合は 32 + (8 + 8 × n) × o それ以外の場合は 0</p> <p>s : pd_max_users の値</p> <p>t : pd_max_dic_process の値</p> <p>u : pd_max_bes_process の値</p> <p>s は、DS の場合は t、BES の場合は u とします。pd_max_dic_process 又は pd_max_bes_process を省略する場合は s とします。</p> <p>v : pd_dbbuff_modify に Y を指定し、かつユニット内に BES 又は DS がある場合 : 69648 + (BES 定義又は DS 定義の pd_max_add_dbbuff_shm_no の値のユニット内最大値) × 136 pd_dbbuff_modify に N を指定し、かつユニット内に BES 又は DS がある場合 : 69648 上記以外 : 2192</p> <p>w : 144</p> <p>y : pd_shm_reuse に Y を指定し、かつ pd_dbbuff_modify に Y を指定し、かつユニット内に BES 又は DS がある場合 : 139280 + (BES 定義又は DS 定義の pd_max_add_dbbuff_shm_no の値のユニット内最大値) × 272 pd_shm_reuse に Y を指定し、かつ pd_dbbuff_modify に N を指定し、かつユニット内に BES 又は DS がある場合 : 139280 pd_shm_reuse に Y を指定し、かつユニット内に BES 及び DS がない場合 : 4368 上記以外 : 0</p> <p>A : 640</p>
トランザクションログサーバ	$\{1024 + 512 \times A\} \times (\text{ユニット内サーバ数} + H)$ $+ \{$ $128 \times B + 128$ $+ [F + \uparrow (128 + 256 + 8 + 224) \div \text{pd_log_rec_leng の値}^* \uparrow \times \text{pd_log_rec_leng の値}^*$ $+ \uparrow (\text{pd_log_max_data_size の値}^* + 68 + 44 + 96 + 160)$ $\div \text{pd_log_rec_leng の値}^* \uparrow \times \text{pd_log_rec_leng の値}^*]$ $\times D + E + (48 + 8) \times B \times 2$ $\} \times (\text{ユニット内の BES 及び DS 数} + H)$ $+ \{$ $584 \times B + 128 \times B + 64 \times B \times C + 128 + F$ $+ \uparrow (128 + 256 + 8 + 224) \div \text{pd_log_rec_leng の値}^* \uparrow \times \text{pd_log_rec_leng の値}^*$ $+ \uparrow (\text{pd_log_max_data_size の値}^* + 68 + 44 + 96 + 160)$ $\}$

プロセスの種類	共用メモリの計算式 (単位: バイト)
	$\begin{aligned} & \div \text{pd_log_rec_leng の値}^* \uparrow \times \text{pd_log_rec_leng の値}^* \\ & + E + (48 + 8) \times (B \times 2 + 2) \\ & \} \times (\text{ユニット内サーバ数} + H) \end{aligned}$ <p>A: 2 B: $7 + J \times 2$ C: システム全体の BES 数 $\times 4$ + システム全体の DS 数 $\times 2$ + システム全体の FES 数 D: pd_log_rollback_buff_count の値が 0 の場合: 8 それ以外の場合: pd_log_rollback_buff_count の値 E: 512 F: 512 H: 1:1 スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合: ユニット内の代替 BES 数 影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合: pd_ha_max_act_guest_servers オペランドの補正值 J: ユニット内サーバ中の, s, t, 及び u の最大値 s: pd_max_users の値 t: pd_max_dic_process の値 u: pd_max_bes_process の値</p> <p>注※ ユニット内の全サーバの指定値で, 最大値を指します。1:1 スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合はユニット内の全サーバとユニット内で動作する代替 BES の指定値で, 最大値を指します。影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合はユニット内の全サーバと HA グループに含まれる全 BES の指定値で, 最大値を指します。</p>
ステータスサーバ	$\uparrow 64 \div 32 \uparrow \times 32 \times (\text{ユニット内サーバ数} + A)$ <p>A: 1:1 スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合: ユニット内の代替 BES 数 影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合: pd_ha_max_act_guest_servers オペランドの補正值</p>
監査証跡管理サーバ	$\uparrow A \div 1024 \uparrow \times 1024$ <p>A: pd_aud_file_name オペランドの指定がない場合は 640 pd_aud_file_name オペランドの指定がある場合は $640 + (304 \times 200) + B + C$ B: pd_aud_async_buff_size オペランドの値が 0 の場合は 0 pd_aud_async_buff_size オペランドの値が 4096 以上の場合は次の計算値 $(160 \times \text{pd_aud_async_buff_count オペランドの値})$ + $\{(\uparrow \text{pd_aud_async_buff_size オペランドの値} \div 4096 \uparrow \times 4096)$ $\times \text{pd_aud_async_buff_count オペランドの値} \} + 4096$ C: pd_aud_auto_loading オペランドに Y を指定し, かつ MGR があるユニットの場合は $256 \times (\text{システム全体のユニット数} + 1) + 240$ 上記以外の場合は 0</p> <p>スタンバイレス型系切り替え機能を適用するユニットの場合, 自ユニットのメモリ使用量に, 系切り替え先となるユニットのセキュリティ監査のメモリ使用量を加算する必要があります。</p>

(2) 64 ビットモードの場合

ユニットの開始から終了までの間にユニットコントローラが使用する共用メモリは、次に示す HiRDB のプロセスの項目すべてを加算した値です。

プロセスの種類	共用メモリの計算式 (単位: バイト)
スケジューラ	<p>pd_utl_exec_mode の値が 0 の場合</p> $\{\uparrow (432 + 304 \times n) \div 1024 \uparrow + 507 + x + z + \uparrow (134 + \text{pd_trn_rcvmsg_store_buflen の値}) \div 1024 \uparrow\} \times 1024$ <p>pd_utl_exec_mode の値が 1 の場合</p> $\{\uparrow (432 + 304 \times n) \div 1024 \uparrow + \uparrow (s \times 2000 + 136) \div 1024 \uparrow + y + z + \uparrow (134 + \text{pd_trn_rcvmsg_store_buflen の値}) \div 1024 \uparrow\} \times 1024$ <p>x : ユニット内に MGR がある場合 : 37 ユニット内に FES がある場合 : $57 + 1 \times (s + 3) + 14$ ユニット内に DS がある場合 : $102 + 5 \times (t + 3) + 14$ ユニット内に BES がある場合 : $\{192 + 9 \times (u + 3) + 14\} \times (\text{BES 数} + \beta + \gamma)$</p> <p>y : ユニット内に MGR がある場合 : 0 ユニット内に FES がある場合 : $1 \times (s + 3) + 14$ ユニット内に DS がある場合 : $5 \times (t + 3) + 14$ ユニット内に BES がある場合 : $\{9 \times (u + 3) + 14\} \times (\text{BES 数} + \beta + \gamma)$</p> <p>z : 影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合 : $\uparrow 64 + \{(\text{ユニット内 BES 数} + \text{受け入れ可能なゲスト BES 数}^*) \times 48\} \div 1024 \uparrow$ 上記以外のユニットの場合 : 0</p> <p>n : ユニット内のサーバ数 + $\beta + \gamma$ + ユニット内ユティリティサーバ数 + 1 ユニット内ユティリティサーバ数 : $25 + \alpha$ α : ユニット内に MGR がある場合 : 3 ユニット内に FES がある場合 : 3 ユニット内に DS がある場合 : 7 ユニット内に BES がある場合 : $(\text{BES 数} + \beta) \times 15$</p> <p>s : pd_max_users の値 t : pd_max_dic_process の値 u : pd_max_bes_process の値</p> <p>β : 影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合 : 受け入れ可能なゲスト BES 数[*] 上記以外のユニットの場合 : 0</p> <p>γ : 1 : 1 スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合 : 代替 BES 数 上記以外のユニットの場合 : 0</p> <p>注※ pd_ha_max_guest_act_servers の値</p>
ロックサーバ	<p>ユニット内にサーバ (FES, BES, 又は DS) がある場合</p> <p>影響分散スタンバイレス型系切り替え機能の対象となるユニットで、ゲスト BES についての計算をする場合に使用するサーバごとのオペランド (pd_lck_pool_size, pd_lck_pool_partition, pd_lck_hash_entry, pd_max_bes_process など) の値は、そのゲスト BES のオペランドの値ではなく、そのユニット内の全ゲスト BES に指定されている値の最大値を使用します。また、影響分散ス</p>

プロセスの種類	共用メモリの計算式 (単位: バイト)
	<p>タンバイレス型系切り替え機能の対象となるユニットでは、「ユニット内サーバ」は「全ホスト BES + 全ゲスト BES」です。</p> <p>1:1 スタンバイレス型系切り替え機能の対象となるユニットでは、「ユニット内サーバ」は「全正規 BES + 全代替 BES」です。</p> <p>y</p> $\sum_{x=1} \{$ $496 + 80 + c_x + d_x + 64 + 8192 + g_x + 80 + i_x$ $+ 64 + 16336 + 64 + n_x + p_x + t_x + u_x + 16$ $\} \times \text{pd_lck_pool_partition の値}^*$ <p>注※ FES の場合は pd_fes_lck_pool_partition の値</p> <p>x : ユニット内サーバ通し番号</p> <p>y : ユニット内サーバ数</p> <p>c_x : pd_lck_hash_entry を省略, 又は 0 を指定している場合 :</p> <p>FES で, pd_fes_lck_pool_size が指定されていないとき</p> $(\downarrow (8 + 8 \times \text{MAX} (\uparrow (\downarrow \downarrow (p_x + 3) \times (\text{pd_max_access_tables の値} + 4) \div 4 \downarrow \div \text{pd_fes_lck_pool_partition の値} \downarrow \times 4) \div 10 \uparrow \text{の値を超えない最大の素数, 11261})) \div 16 \downarrow + 1) \times 16$ <p>FES で, pd_fes_lck_pool_size が指定されているとき</p> $(\downarrow (8 + 8 \times \text{MAX} (\uparrow (\downarrow \text{pd_fes_lck_pool_size の値} \div \text{pd_fes_lck_pool_partition の値} \downarrow \times 4) \div 10 \uparrow \text{の値を超えない最大の素数, 11261})) \div 16 \downarrow + 1) \times 16$ <p>BES, 又は DS のとき</p> $(\downarrow (8 + 8 \times \text{MAX} (\uparrow ((p_x + 3) \times 2 \times 5 + \downarrow \text{pd_lck_pool_size の値} \div \text{pd_lck_pool_partition の値} \downarrow \times 4) \div 10 \uparrow \text{の値を超えない最大の素数, 11261})) \div 16 \downarrow + 1) \times 16$ <p>pd_lck_hash_entry に 2 以上の素数でない値を指定している場合 :</p> $(\downarrow (8 + 8 \times \text{pd_lck_hash_entry の値を超えない最大の素数}) \div 16 \downarrow + 1) \times 16$ <p>pd_lck_hash_entry に 1, 又は素数を指定している場合 :</p> $(\downarrow (8 + 8 \times \text{pd_lck_hash_entry の値}) \div 16 \downarrow + 1) \times 16$ <p>d_x : FES で, pd_fes_lck_pool_size が指定されていない場合 :</p> $(\downarrow \downarrow (p_x + 3) \times (\text{pd_max_access_tables の値} + 4) \div 4 \downarrow \div \text{pd_fes_lck_pool_partition の値} \downarrow \times 4) \times 128$ <p>FES で, pd_fes_lck_pool_size が指定されている場合 :</p> $\downarrow \text{pd_fes_lck_pool_size の値} \div \text{pd_fes_lck_pool_partition の値} \downarrow \times 4 \times 128$ <p>BES, 又は DS の場合 :</p> $((p_x + 3) \times 2 \times 5 + \downarrow \text{pd_lck_pool_size の値} \div \text{pd_lck_pool_partition の値} \downarrow \times 4) \times 128$ <p>g_x : FES の場合 :</p> $(p + 3) \times 2 \times 320$ <p>BES で, pd_utl_exec_mode の値=1, かつ s > 32 の場合 :</p>

プロセスの種類	共用メモリの計算式 (単位: バイト)
	<p> $((p + 3) \times 2 + s) \times 320$ BES で, pd_utl_exec_mode の値=0, 又は $s \leq 32$ の場合 : $((p + 3) \times 2 + 32) \times 320$ DS で, pd_utl_exec_mode の値=1, かつ $s > 16$ の場合 : $((p + 3) \times 2 + s) \times 320$ DS で, pd_utl_exec_mode の値=0, 又は $s \leq 16$ の場合 : $((p + 3) \times 2 + 16) \times 320$ i_x : FES で, pd_fes_lck_pool_size が指定されていない場合 : $(\downarrow\downarrow (p_x + 3) \times (\text{pd_max_access_tables の値} + 4) \div 4 \downarrow \div \text{pd_fes_lck_pool_partition の値} \downarrow) \times 8 \times 112$ FES で, pd_fes_lck_pool_size が指定されている場合 : $(\downarrow \text{pd_fes_lck_pool_size の値} \div \text{pd_fes_lck_pool_partition の値} \downarrow \times 5 + \downarrow\downarrow \text{pd_fes_lck_pool_size の値} \div \text{pd_fes_lck_pool_partition の値} \downarrow \div 3 \downarrow) \text{を偶数に切り上げた値} \times 112$ BES で, pd_utl_exec_mode の値=1, かつ $s > 32$ の場合 : $(\downarrow \text{pd_lck_pool_size の値} \div \text{pd_lck_pool_partition の値} \downarrow \times 5 + \downarrow\downarrow \text{pd_lck_pool_size の値} \div \text{pd_lck_pool_partition の値} \downarrow \div 3 \downarrow + (p_x + 3) \times 2 \times 2 \times 5 + s \times (\text{pd_max_rdarea_no の値} + 1)) \text{を偶数に切り上げた値} \times 112$ BES で, pd_utl_exec_mode の値=0, 又は $s \leq 32$ の場合 : $(\downarrow \text{pd_lck_pool_size の値} \div \text{pd_lck_pool_partition の値} \downarrow \times 5 + \downarrow\downarrow \text{pd_lck_pool_size の値} \div \text{pd_lck_pool_partition の値} \downarrow \div 3 \downarrow + (p_x + 3) \times 2 \times 2 \times 5 + 32 \times (\text{pd_max_rdarea_no の値} + 1)) \text{を偶数に切り上げた値} \times 112$ DS で, pd_utl_exec_mode の値=1, かつ $s > 16$ の場合 : $(\downarrow \text{pd_lck_pool_size の値} \div \text{pd_lck_pool_partition の値} \downarrow \times 5 + \downarrow\downarrow \text{pd_lck_pool_size の値} \div \text{pd_lck_pool_partition の値} \downarrow \div 3 \downarrow + (p_x + 3) \times 2 \times 2 \times 5 + s + 4) \text{を偶数に切り上げた値} \times 112$ DS で, pd_utl_exec_mode の値=0, 又は $s \leq 16$ の場合 : $(\downarrow \text{pd_lck_pool_size の値} \div \text{pd_lck_pool_partition の値} \downarrow \times 5 + \downarrow\downarrow \text{pd_lck_pool_size の値} \div \text{pd_lck_pool_partition の値} \downarrow \div 3 \downarrow + (p_x + 3) \times 2 \times 2 \times 5 + 20) \text{を偶数に切り上げた値} \times 112$ n_x : FES の場合 : $(p_x + 3) \times 2 \times 80$ BES で, pd_utl_exec_mode の値=1, かつ $s > 32$ の場合 : $((p + 3) \times 2 \times 17 + s) \times 80$ BES で, pd_utl_exec_mode の値=0, 又は $s \leq 32$ の場合 : $((p + 3) \times 2 \times 17 + 32) \times 80$ DS で, pd_utl_exec_mode の値=1, かつ $s > 16$ の場合 : $((p + 3) \times 2 \times 17 + s) \times 80$ DS で, pd_utl_exec_mode の値=0, 又は $s \leq 16$ の場合 : </p>

プロセスの種類	共用メモリの計算式 (単位: バイト)
	<p> $((p + 3) \times 2 \times 17 + 16) \times 80$ p_x: FES で, HiRDB システム内の FES 数 > 1 の場合: $s + 1$ FES で, HiRDB システム内の FES 数=1 の場合: s BES で, $s > pd_max_bes_process$ の値 の場合: s BES で, $s \leq pd_max_bes_process$ の値 の場合: $pd_max_bes_process$ オペランドの値 DS で, $s > pd_max_dic_process$ の値 の場合: s DS で, $s \leq pd_max_dic_process$ の値 の場合: $pd_max_dic_process$ オペランドの値 s: pd_max_users の値 t_x: FES の場合: $48 + (p_x + 3) \times 2 \times \uparrow pd_max_open_holdable_cursors$ の値 $\div 16 \uparrow \times 4$ BES で, $pd_utl_exec_mode$ の値=1, かつ $s > 32$ の場合: $48 + ((p_x + 3) \times 2 + s) \times \uparrow pd_max_open_holdable_cursors$ の値 $\div 16 \uparrow \times 4$ BES で, $pd_utl_exec_mode$ の値=0, 又は $s \leq 32$ の場合: $48 + ((p_x + 3) \times 2 + 32) \times \uparrow pd_max_open_holdable_cursors$ の値 $\div 16 \uparrow \times 4$ DS で, $pd_utl_exec_mode$ の値=1, かつ $s > 16$ の場合: $48 + ((p_x + 3) \times 2 + s) \times \uparrow pd_max_open_holdable_cursors$ の値 $\div 16 \uparrow \times 4$ DS で, $pd_utl_exec_mode$ の値=0, 又は $s \leq 16$ の場合: $48 + ((p_x + 3) \times 2 + 16) \times \uparrow pd_max_open_holdable_cursors$ の値 $\div 16 \uparrow \times 4$ u_x: FES で, $pd_fes_lck_pool_size$ が指定されていない場合: $48 + (\downarrow \downarrow (p_x + 3) \times (pd_max_access_tables$ の値 $+ 4) \div 4 \downarrow \div$ $pd_fes_lck_pool_partition$ の値 $\downarrow) \times 8$ $\times \uparrow pd_max_open_holdable_cursors$ の値 $\div 16 \uparrow \times 4$ FES で, $pd_fes_lck_pool_size$ が指定されている場合: $48 + (\downarrow pd_fes_lck_pool_size$ の値 $\div pd_fes_lck_pool_partition$ の値 $\downarrow \times 5$ $+ \downarrow \downarrow pd_fes_lck_pool_size$ の値 $\div pd_fes_lck_pool_partition$ の値 $\downarrow \div 3 \downarrow)$ を偶数に切り上げた値 $\times \uparrow pd_max_open_holdable_cursors$ の値 $\div 16 \uparrow \times 4$ BES で, $pd_utl_exec_mode$ の値=1, かつ $s > 32$ の場合: $48 + (\downarrow pd_lck_pool_size$ の値 $\div pd_lck_pool_partition$ の値 $\downarrow \times 5$ $+ \downarrow \downarrow pd_lck_pool_size$ の値 $\div pd_lck_pool_partition$ の値 $\downarrow \div 3 \downarrow$ $+ (p_x + 3) \times 2 \times 2 \times 5 + s \times (pd_max_rdarea_no$ の値 $+ 1))$ を偶数に切り上げた値 $\times \uparrow pd_max_open_holdable_cursors$ の値 $\div 16 \uparrow \times 4$ BES で, $pd_utl_exec_mode$ の値=0, 又は $s \leq 32$ の場合: $48 + (\downarrow pd_lck_pool_size$ の値 $\div pd_lck_pool_partition$ の値 $\downarrow \times 5$ $+ \downarrow \downarrow pd_lck_pool_size$ の値 $\div pd_lck_pool_partition$ の値 $\downarrow \div 3 \downarrow$ $+ (p_x + 3) \times 2 \times 2 \times 5 + 32 \times (pd_max_rdarea_no$ の値 $+ 1))$ を偶数に切り上げた値 $\times \uparrow pd_max_open_holdable_cursors$ の値 $\div 16 \uparrow \times 4$ DS で, $pd_utl_exec_mode$ の値=1, かつ $s > 16$ の場合: $48 + (\downarrow pd_lck_pool_size$ の値 $\div pd_lck_pool_partition$ の値 $\downarrow \times 5$ $+ \downarrow \downarrow pd_lck_pool_size$ の値 $\div pd_lck_pool_partition$ の値 $\downarrow \div 3 \downarrow$ $+ (p_x + 3) \times 2 \times 2 \times 5 + s + 4)$ を偶数に切り上げた値 </p>

プロセスの種類	共用メモリの計算式 (単位: バイト)
	<p> $\times \uparrow \text{pd_max_open_holdable_cursors}$ の値 $\div 16 \uparrow \times 4$ DS で、pd_utl_exec_mode の値=0, 又は $s \leq 16$ の場合: $48 + (\downarrow \text{pd_lck_pool_size}$ の値 $\div \text{pd_lck_pool_partition}$ の値 $\downarrow \times 5$ $+ \downarrow \downarrow \text{pd_lck_pool_size}$ の値 $\div \text{pd_lck_pool_partition}$ の値 $\downarrow \div 3 \downarrow$ $+ (\text{p}_x + 3) \times 2 \times 2 \times 5 + 20)$ を偶数に切り上げた値 $\times \uparrow \text{pd_max_open_holdable_cursors}$ の値 $\div 16 \uparrow \times 4$ ●ユニット内にサーバ (FES, BES, 又は DS) がない場合 16704 </p>
トランザクション サーバ	<p> $304 + 32 \times B + 192 \times s \times 2$ ユニット内に FES がある場合に加算します* $+ 1048 + (416 + 800 + 256 + 392 \times 2) \times (A \times 2 + 7) + 256 \times 2$ $+ 128 \times (\text{システム内 BES 数} \times 4 + \text{システム内 DS 数} \times 2$ $+ \text{システム内 FES 数}) \times (A \times 2 + 7)$ $+ C$ ユニット内に BES がある場合に加算します* $+ 1048 + (416 + 800 + 256 + 392 \times 2) \times (u \times 2 + 7)$ $+ 256 \times 2$ $+ 128 \times (\text{システム内 BES 数} \times 4 + \text{システム内 DS 数} \times 2$ $+ \text{システム内 FES 数}) \times (A \times 2 + 7)$ $+ D$ ユニット内に DS がある場合に加算します* $+ 1048 + (416 + 800 + 256 + 392 \times 2) \times (t \times 2 + 7)$ $+ 256 \times 2$ $+ 128 \times (\text{システム内 BES 数} \times 4 + \text{システム内 DS 数} \times 2$ $+ \text{システム内 FES 数}) \times (A \times 2 + 7)$ $+ E$ s : pd_max_users の値 t : $\text{pd_max_dic_process}$ の値 u : $\text{pd_max_bes_process}$ の値 A : マルチ FES の場合は $s + 1$, マルチ FES でない場合は s B : 影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合: ホスト BES 数 + $\text{pd_ha_max_act_guest_servers}$ オペランドの値 上記以外のユニットの場合: ユニット内サーバ数 C : 《条件》に示すどちらかの条件に一致する場合: $128 \times (\text{システム内 BES 数} \times 4 + \text{システム内 DS 数} \times 2$ $+ \text{システム内 FES 数}) \times (A \times 2 + 7)$ 《条件》に示すどちらの条件にも一致しない場合: 0 D : 《条件》に示すどちらかの条件に一致する場合: $128 \times (\text{システム内 BES 数} \times 4 + \text{システム内 DS 数} \times 2$ $+ \text{システム内 FES 数}) \times (u \times 2 + 7)$ 《条件》に示すどちらの条件にも一致しない場合: 0 E : 《条件》に示すどちらかの条件に一致する場合: </p>

プロセスの種類	共用メモリの計算式 (単位: バイト)
	$128 \times (\text{システム内 BES 数} \times 4 + \text{システム内 DS 数} \times 2 + \text{システム内 FES 数}) \times (t \times 2 + 7)$ <p>《条件》に示すどちらの条件にも一致しない場合: 0</p> <p>《条件》</p> <ul style="list-style-type: none"> pd_rpl_reflect_mode オペランドに uap を指定している システム内に、pdstart -k stls オペランドを指定したフロントエンドサーバが存在する <p>注※ 上記の計算式で算出した値を各サーバの数分だけ加算します。</p> <p>1:1 スタンバイレス型系切り替え適用ユニットの場合:</p> <p>正規 BES 数 + 代替 BES 数</p> <p>上記以外の場合はユニット内サーバ数</p>
タイムサーバ	$32 \times (\text{pd_max_users の値} + 3) \times (\text{システム内の BES 数} + 1 + \text{ユニット内ユティリティサーバ数} + 1) + 1440 + (48 - 32) \times 2$ <p>ユニット内ユティリティサーバ数は $23 + \alpha$</p> <p>α: ユニット内に MGR がある場合: 2 ユニット内に FES がある場合: 3 ユニット内に DS がある場合: 7 ユニット内に BES がある場合: BES 数 \times 15</p>
統計ログサーバ	$424 + 128 \times 16 + 32 + 288 \times 2 + 1168 + 144 \times 3 + \text{pd_stj_buff_size の値} \times 1024 \times 3 + 64 + 4096 + 8192$
プロセスサーバ	$208 + 528 \times \text{MAX}(c, 256) + 96 + 256 + (\text{pd_max_server_process の値} + 50) \times (256 + 160) + 16 + 8 \times 34 + 16 + 16 + 64 + 64 \times (k + 1)$ <p>c: $\uparrow (51 + d + e + f + (g \times \text{ユニット内の BES 数}^*) + h + i) \div 16 \uparrow \times 16$</p> <p>$d$: ユニット内に MGR がある場合は 59, ない場合は j</p> <p>e: ユニット内に DS がある場合は 17, ない場合は 0</p> <p>f: ユニット内に FES がある場合は 11, ない場合は 0</p> <p>g: ユニット内に BES がある場合は 25, ない場合は 0</p> <p>h: 1:1 スタンバイレス型系切り替え機能を使用する場合は 9, 使用しない場合は 0</p> <p>i: 影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合は 1, 対象でないユニットの場合は 0</p> <p>j: pd_mlg_msg_log_unit オペランドに manager を指定しているときは 1, local を指定しているときは 2</p> <p>k: システム共通定義, 又はユニット制御情報定義に pd_module_trace_max オペランドを指定している場合は pd_module_trace_max の値, 指定していない場合は 16383</p> <p>m: ユニット内に MGR がある場合は 0, ユニット内に MGR がない場合は 1</p> <p>注※</p> <p>1:1 スタンバイレス型系切り替えの対象となっている場合は (BES 数 \times 2) となります。影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合は pd_ha_max_act_guest_servers オペランドの補正值を含みます。</p>
システムマネージャ	$1024 + (48 + 8) \times (g + h + i) + (108 + 8) \times \{(p + q + 3) + u \times (15 + 1)\} + (104 + 8) \times c + 40 \times (k + m + n \times o + u) \times 14 + 256 \times m + 128 \times c + 40 \times d + 16 \times e + 96 \times o +$

プロセスの種類	共用メモリの計算式 (単位: バイト)
	$v \times (16 \times 35 \times (k + u) + 15 + 44 \times z + 15) + w \times (48 \times B + 15 + 4 \times z + 15 + 4 \times y + 15) + v \times (144 + 15) + 8 + 13096 + 5856 \times p + s + s \times o + 16 + 96 \times o + 1024 + 272 \times A$ <p> c : ユニット数 d : pdunit オペランドの -c オプション指定数 e : pdcltgrp オペランド指定数 g : システム内の FES 数 h : システム内の BES 数 i : システム内の DS 数 j : ユニット内の FES 数 k : ユニット内の BES 数 m : ユニット内の DS 数 n : ユニット内の代替 BES 数 o : ユニットがスタンバイレス型系切り替えの対象となっている場合は 1, 対象となっていない場合は 0 p : $i + k + m + n$ q : $24 + t + j \times 3 + k \times 15 + m \times 7$ r : $14 \times (k + m + u) + p + q + u \times 15 + 2 + 38 + 5 + p \times 4$ s : $320 + 2052 + 148 \times (r + 3) + v \times (40 \times (k + u) + 72 \times (k + u))$ t : ユニット内に MGR がある場合は 2, ない場合は 0 u : 受け入れ可能なゲスト BES 数 (pd_ha_max_act_guest_servers オペランドの値) v : ユニットが影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となっている場合 1, 対象となっていない場合は 0 w : 影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となっているユニットがある場合は 1, ない場合は 0 y : HA グループ内のユニット数の総和 z : HA グループ内のサーバ数の総和 A : pd_security_host_group オペランドに指定したホストに対応する IP アドレスの数 pd_security_host_group オペランドを指定していない場合は 0 B : システム共通定義に指定している pdhagroup オペランドの数 </p>
ネームサーバ	$\text{MAX} \{65536, (X + Y + Z)\} + \text{MAX} (16384, L) + M$ <p> X : $\uparrow (272 + 16 + 156 \times \text{ユニット数} + 16 + 16 \times 126) \div 1024 \uparrow \times 1024$ Y : 8192 Z : $\uparrow (264 \times (Z_2 + Z_3 + j + 32)) \div 1024 \uparrow \times 1024$ $Z_2 : b + 10 + c + 11 \times \text{自ユニット内の HiRDB サーバ数} + d + e$ $Z_3 : f + 7 + g + 4 \times \text{自ユニット内の HiRDB サーバ数} + h + i$ L : $\uparrow (224 \times (L_2 + L_3 + L_4)) \div 1024 \uparrow \times 1024$ $L_2 : k + 2 \times \text{システム内のユニット数}$ $L_3 : \text{システム内の BES 数} + \text{システム内の FES 数} + \text{システム内の DS 数}$ $L_4 : 15 \times \text{システム内の HiRDB サーバ数}$ M : $\text{ユニット内の HiRDB サーバ数} + z + m \times \text{ユニット内システムサーバ数}$ b : ユニットに MGR がある場合 : 3 ユニットに MGR がない場合 : 0 </p>

プロセスの種類	共用メモリの計算式 (単位: バイト)
	<p>c : 1 : 1 スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合 : 2 それ以外のユニットの場合 : 0</p> <p>d : 影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合 : 11 × 受け入れ可能なゲスト BES 数 それ以外のユニットの場合 : 0</p> <p>e : 1 : 1 スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合 : 6 × 自ユニット内の HiRDB サーバ数 それ以外のユニットの場合 : 0</p> <p>f : ユニットに MGR がある場合 : 3 ユニットに MGR がない場合 : 0</p> <p>g : 1 : 1 スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合 : 2 それ以外のユニットの場合 : 0</p> <p>h : 影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合 : 3 × 受け入れ可能なゲスト BES 数 それ以外のユニットの場合 : 0</p> <p>i : 1 : 1 スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合 : 4 × 自ユニット内の HiRDB サーバ数 それ以外のユニットの場合 : 0</p> <p>j : ユニット内のサーバ数 + β + γ + ユニット内ユティリティサーバ数 + 2 ユニット内ユティリティサーバ数 : 24 + α</p> <p>k : ユニットに MGR がある場合 : 3 ユニットに MGR がない場合 : 0</p> <p>m : 38 + n + o</p> <p>n : ユニットに MGR があり, かつユニット数が 2 以上の場合 : 5 ユニットに MGR があり, かつユニット数が 1 の場合 : 4 ユニットに MGR がなく, かつ pd_mlg_msg_log_unit の値が local の場合 : 4 ユニットに MGR がなく, かつ pd_mlg_msg_log_unit の値が manager の場合 : 3</p> <p>o : 4 × ユニット内の HiRDB サーバ数</p> <p>z : 24 + α</p> <p>α : ユニット内に MGR がある場合 : 3 ユニット内に FES がある場合 : 3 ユニット内に DS がある場合 : 7 ユニット内に BES がある場合 : (BES 数 + β) × 15</p> <p>β : 影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合 : 受け入れ可能なゲスト BES 数※ 上記以外のユニットの場合 : 0</p> <p>γ : 1 : 1 スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合 : 代替 BES 数 上記以外のユニットの場合 : 0</p> <p>注※ pd_ha_max_guest_act_servers の値</p>
ノードマネージャ	<p>ユニット内に MGR がある場合</p> <p>↑ (1312 + 464 × システムの全ユニット数 + 96 × システムの全サーバ数 + 10240 + 1200 + 72 × C + 240 × A + 44 × A + 28 × A</p>

プロセスの種類	共用メモリの計算式 (単位: バイト)
	$+ 16 \times B + 16 \times \text{システムの全 BES 数} + 8 \times \text{システムの全ユニット数} \\ + 64 \times \text{システムの全サーバ数} + 32 \times \text{システムの全サーバ数} + 48) \\ \div 1024 \uparrow \times 1024$ <p>ユニット内に MGR がない場合</p> $\uparrow (1200 + 72 \times C + (240 \times A + 44 \times A + 28 \times A) \times F \\ + 16 \times B + 16 \times \text{システムの全 BES 数} + 8 \times \text{システムの全ユニット数} \\ + 64 \times \text{システムの全サーバ数} + 32 \times \text{システムの全サーバ数} + 48) \\ \div 1024 \uparrow \times 1024$ <p>A: pd_utl_exec_mode=0 の場合: 1024 pd_utl_exec_mode=1 の場合: pd_max_users の値 × システムの全 BES 数 × 3 ユニットに MGR がある場合は次に示す値を加算: pd_max_users の値 × 4 + 200 ユニットに DS がある場合は次に示す値を加算: pd_max_users の値 × 3 + 200 ユニットに BES がある場合は次に示す値を加算: pd_max_users の値 × D 上記の計算式で算出した A の値が 1024 を超えない場合は、A を 1024 に置き換えてください。</p> <p>B: pdcltgrp オペランドを指定しない場合: 0 pdcltgrp オペランドを指定する場合: pdcltgrp 指定数 + 1</p> <p>C: ユニット内サーバ数 + E D: ユニット内 BES 数 + E E: 1:1 スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合: ユニット内の代替 BES 数 影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合: 受け入れ可能なゲスト BES 数 上記以外のユニットの場合: 0 F: 1:1 スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合: 2 上記以外のユニットの場合: 1</p>
I/O サーバ	$\uparrow (56 + (\uparrow (56 + A) \div 32 \uparrow \times 32)) \div 128 \uparrow \times 128$ <p>影響分散スタンバイレス型系切り替え機能の対象となるユニットではない場合</p> $A: 34268 + \text{pd_max_utl_ios_file_no の値} \times 296 + 158064^{*1} \\ + \{(162800 + \text{pd_max_file_no の値} \times 1024) \times \text{BES 数}\}^{*2} \\ + \{162800 + \text{pd_max_file_no の値} \times 1024\}^{*3}$ <p>注※1 FES がある場合に加算します。 注※2 BES がある場合に加算します。 注※3 DS がある場合に加算します。</p> <p>なお、1:1 スタンバイレス型系切り替え構成対象ユニットの場合には、上記の式で求めた値を 2 倍にします。</p> <p>影響分散スタンバイレス型系切り替え機能の対象となるユニットの場合</p> $A: \uparrow 64 + 24 \times \text{BES 数}^{*4} \div 16 \uparrow \times 16 \\ + \uparrow (177952 + \text{pd_max_file_no の値} \times 1024) \div 16 \uparrow \times 16 \times \text{BES 数}^{*4}$ <p>注※4 pd_ha_max_act_guest_servers の値を含みます。</p>
ログサーバ	$32 + 48 + 128 \times 37 \\ + \{ \\ 432 + 128 \times 7 + 1168 + 512$

プロセスの種類	共用メモリの計算式 (単位: バイト)
	$ \begin{aligned} & + \uparrow (128 + 256 + 160 + 8 + 64) \div \text{pd_log_rec_leng の値}^* \uparrow \\ & \times \text{pd_log_rec_leng の値}^* \\ & + 64 + 4096 \times 2 + (768 + 512) \times B \\ & + \uparrow \{(B + 1) \div 12\} \uparrow \times 8320 \\ & + 144 \times \text{pd_log_write_buff_count の値}^* \\ & + (\text{pd_log_write_buff_count の値}^* + A) \\ & \times \uparrow \{\text{pd_log_max_data_size の値}^* + (68 + 44 + 96 + 160)\} \div 4096 \uparrow \\ & \times 4096 + C \\ & \} \times \text{ユニット内サーバ数} + D + 128 \times \text{ユニット内 FES 数} \\ & + 512 \times \text{ユニット内の HiRDB のサーバ数} \\ & A : 16 \\ & B : \text{pdlogadfg -d sys オペランド指定数}^* \\ & C : 512 \\ & D : 1 : 1 \text{スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合: ユニット内の代替 BES 数} \\ & \quad \text{影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合:} \\ & \quad \text{pd_ha_max_act_guest_servers オペランドの補正值} \\ & \text{注※} \\ & \text{ユニット内の全サーバの指定値で, 最大値を指します。1 : 1 スタンバイレス型系切り替えの対象} \\ & \text{となるユニットの場合はユニット内の全サーバとユニット内で動作する代替 BES の指定値で, 最} \\ & \text{大値を指します。影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合はユニット内} \\ & \text{の全サーバと HA グループに含まれる全 BES の指定値で, 最大値を指します。} \end{aligned} $
シンクポイントダンプ サーバ	$ \begin{aligned} & \{ \\ & \quad \uparrow (384 + 1536 \times 2) \div 1024 \uparrow \times 1024 \\ & \quad + \uparrow \{(128 + 80 + 240 + 240) + 192 \times (\text{pdlogadfg -d spd の指定数}^*) \\ & \quad + 416 \times (\text{pdlogadpf -d spd の指定数}^*)\} \div 1024 \uparrow \times 1024 \\ & \} \times (\text{全サーバ数} + A) \\ & A : 1 : 1 \text{スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合: ユニット内の代替 BES 数} \\ & \quad \text{影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合:} \\ & \quad \text{pd_ha_max_act_guest_servers オペランドの補正值} \\ & \text{注※} \\ & \text{ユニット内の全サーバの指定値で, 最大値を指します。1 : 1 スタンバイレス型系切り替えの対象} \\ & \text{となるユニットの場合はユニット内の全サーバとユニット内で動作する代替 BES の指定値で, 最} \\ & \text{大値を指します。影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合はユニット内} \\ & \text{の全サーバと HA グループに含まれる全 BES の指定値で, 最大値を指します。} \end{aligned} $
ユニット共通	$ \begin{aligned} & a + \{b + 80 + (s + 3) \times c + 64 + 48 + d + e\} \\ & \times (\text{ユニット内の FES, BES, DS の合計数} + i) \\ & + (g \times (\text{ユニット内の BES, DS の合計数} + i)) + f \\ & + (\text{pd_max_server_process の値} \times 2 + 100) \times (76 + 16) + 32 \\ & + (\text{pd_max_server_process の値} \times 2 + 100 + 384) \times 40 + 32 + h + j + v + w \\ & + (\text{pd_max_server_process の値} + 127) \times 64 + 32 + y + A \\ & \text{影響分散スタンバイレス型系切り替え機能を使用する場合に加算します。} \\ & (\uparrow (56 + (\uparrow (56 + 88560) \div 32 \uparrow \times 32)) \div 128 \uparrow \times 128) \end{aligned} $

プロセスの種類	共用メモリの計算式 (単位: バイト)
	<p>a : 35408</p> <p>b : 3480</p> <p>c : 3608</p> <p>d : 48×32</p> <p>e : 80 + 96× {(s + 3) × 2 + MAX (5, ↓ [s + 3] ÷ 10 ↓) + 7}</p> <p>f : 512× (13 + (ユニット内の FES, BES, DS の合計数 + i) × 3) × 2</p> <p>g : {↑ (128 + pd_lck_until_disconnect_cnt の値 × 112) ÷ 4096 ↑} × 4096 × 2</p> <p>h : ↑ (pd_registered_port で指定したポート番号の数 × 16 + 32) ÷ 1024 ↑ × 1024 pd_registered_port を指定していない場合は 0</p> <p>i : 1 : 1 スタンバイレス型系切り替えの場合は代替 BES 数 影響分散スタンバイレス型系切り替えの場合は pd_ha_max_guest_servers 補正值</p> <p>j : p × (ユニット内の FES 数) + q × (ユニット内の BES 数 + i) + r × (ユニット内の DS 数)</p> <p>k : FES の pd_fes_lck_pool_partition の値</p> <p>m : BES の pd_lck_pool_partition の値</p> <p>n : DS の pd_lck_pool_partition の値</p> <p>o : (s + 3) × 2 + MAX {5, ↓ (s + 3) ÷ 10 ↓} + 7</p> <p>p : k が 2 以上の場合は 32 + (8 + 16 × k) × o それ以外の場合は 0</p> <p>q : m が 2 以上の場合は 32 + (8 + 16 × m) × o それ以外の場合は 0</p> <p>r : n が 2 以上の場合は 32 + (8 + 16 × n) × o それ以外の場合は 0</p> <p>s : pd_max_users の値</p> <p>t : pd_max_dic_process の値</p> <p>u : pd_max_bes_process の値</p> <p>s は, DS の場合は t, BES の場合は u, pd_max_dic_process 又は pd_max_bes_process を省略する場合は s とします。</p> <p>v : pd_dbbuff_modify に Y を指定し, かつユニット内に BES 又は DS がある場合 : 69648 + ((BES 定義又は DS 定義の pd_max_add_dbbuff_shm_no の値のユニット内最大値) + pd_max_resident_rdarea_shm_no 値) × 136 pd_dbbuff_modify に N を指定し, かつユニット内に BES 又は DS がある場合 : 69648 + pd_max_resident_rdarea_shm_no 値 × 136 上記以外 : 2192</p> <p>w : 144</p> <p>y : pd_shm_reuse に Y を指定し, かつ pd_dbbuff_modify に Y を指定し, かつユニット内に BES 又は DS がある場合 : 278544 + ((BES 定義又は DS 定義の pd_max_add_dbbuff_shm_no の値のユニット内最大値) + pd_max_resident_rdarea_shm_no 値) × 544 pd_shm_reuse に Y を指定し, かつ pd_dbbuff_modify に N を指定し, かつユニット内に BES 又は DS がある場合 : 278544 + pd_max_resident_rdarea_shm_no 値 × 544 pd_shm_reuse に Y を指定し, かつユニット内に BES 及び DS がない場合 : 8720 上記以外 : 0</p>

プロセスの種類	共用メモリの計算式 (単位: バイト)
	A : 640
トランザクションログサーバ	$\{1168 + 688 \times A\} \times (\text{ユニット内サーバ数} + H)$ $+ \{$ $128 \times B + 144$ $+ [G + \uparrow (128 + 256 + 8 + 224) \div \text{pd_log_rec_leng の値}^* \uparrow \times \text{pd_log_rec_leng の値}^*$ $+ \uparrow (\text{pd_log_max_data_size の値}^* + 68 + 44 + 96 + 160)$ $\div \text{pd_log_rec_leng の値}^* \uparrow \times \text{pd_log_rec_leng の値}^*]$ $\times D + E + (48 + 8) \times B \times 2$ $\} \times (\text{ユニット内の BES 及び DS 数} + H)$ $+ \{$ $600 \times B + 128 \times B + 64 \times B \times C + 144 + G$ $+ \uparrow (128 + 256 + 8 + 224) \div \text{pd_log_rec_leng の値}^* \uparrow \times \text{pd_log_rec_leng の値}^*$ $+ \uparrow (\text{pd_log_max_data_size の値}^* + 68 + 44 + 96 + 160)$ $\div \text{pd_log_rec_leng の値}^* \uparrow \times \text{pd_log_rec_leng の値}^*$ $+ E + (48 + 8) \times (B \times 2 + 2)$ $\} \times (\text{ユニット内サーバ数} + H)$ <p>A : 2</p> <p>B : 7 + J × 2</p> <p>C : システム全体の BES 数 × 4 + システム全体の DS 数 × 2 + システム全体の FES 数</p> <p>D : pd_log_rollback_buff_count の値が 0 の場合 : 8 それ以外の場合 : pd_log_rollback_buff_count の値</p> <p>E : 4096</p> <p>G : 64</p> <p>H : 1 : 1 スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合 : ユニット内の代替 BES 数 影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合 : pd_ha_max_act_guest_servers オペランドの補正值</p> <p>J : ユニット内サーバ中の, s, t, 及び u の最大値</p> <p>s : pd_max_users の値</p> <p>t : pd_max_dic_process の値</p> <p>u : pd_max_bes_process の値</p> <p>注※</p> <p>ユニット内の全サーバの指定値で, 最大値を指します。1 : 1 スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合はユニット内の全サーバとユニット内で動作する代替 BES の指定値で, 最大値を指します。影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合はユニット内の全サーバと HA グループに含まれる全 BES の指定値で, 最大値を指します。</p>
ステータスサーバ	$\uparrow 64 \div 32 \uparrow \times 32 \times (\text{ユニット内サーバ数} + A)$ <p>A : 1 : 1 スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合 : ユニット内の代替 BES 数 影響分散スタンバイレス型系切り替えの対象となるユニットの場合 : pd_ha_max_act_guest_servers オペランドの補正值</p>
監査証跡管理サーバ	$\uparrow A \div 1024 \uparrow \times 1024$

プロセスの種類	共用メモリの計算式 (単位: バイト)
	<p>A : pd_aud_file_name オペランドの指定がない場合は 704 pd_aud_file_name オペランドの指定がある場合は $704 + (320 \times 200) + B + C$</p> <p>B : pd_aud_async_buff_size オペランドの値が 0 の場合は 0 pd_aud_async_buff_size オペランドの値が 4096 以上の場合は次の計算値 ($176 \times \text{pd_aud_async_buff_count}$ オペランドの値) + $\{(\uparrow \text{pd_aud_async_buff_size}$ オペランドの値 $\div 4096 \uparrow \times 4096)$ $\times \text{pd_aud_async_buff_count}$ オペランドの値$\} + 4096$</p> <p>C : pd_aud_auto_loading オペランドに Y を指定し、かつ MGR があるユニットの場合は $256 \times (\text{システム全体のユニット数} + 1) + 256$ 上記以外の場合は 0</p> <p>スタンバイレス型系切り替え機能を適用するユニットの場合、自ユニットのメモリ使用量に、系切り替え先となるユニットのセキュリティ監査のメモリ使用量を加算する必要があります。</p>

15.2.4 各サーバが使用する共用メモリの計算式

(1) フロントエンドサーバが使用する共用メモリの計算式

フロントエンドサーバが使用する共用メモリの計算式を次に示します。計算式で使用している変数については、「[計算式で使用する変数](#)」を参照してください。

●32ビットモードの場合

```

40 + b × 1.3 + c + d + k + 1.6 + x + y + 4
+ { [(a + 12) ÷ 13] × 1.1 + [(a + 62) ÷ 63] + 3.7 } × (e + 3)
+ {
  ↑ ↑ b ÷ 64 ↑ × (8 ÷ 16) ↑ × 4 × 4
  + 12 × { (b ÷ 3) + 1 - mod (b ÷ 3, 2) }
  + 4 × a × { (e + 3) × 2 + 1 + MAX (e ÷ 10, 5) }
  + 32 + 4 + 16 + { 56 × (f + 1) × g } + 20000
  + ↑ { (c ÷ 8) + 7 } ÷ 64 ↑ × 8 + ↑ { (k ÷ 8) + 7 } ÷ 64 ↑ × 8
  + MAX { a × (e + 3), c ÷ 8 } × 104 + MAX { a × (e + 3), k ÷ 8 } × 24
  + ↑ { (x ÷ 4) + 7 } ÷ 64 ↑ × 8
  + ↑ { [(y - (s × 592 + t × 916 + u × 172)) ÷ 2] + 7 } ÷ 64 ↑ × 8
  + MAX { 13 × (e + 3), x ÷ 4 } × 88
  + 60 × MAX { 21 × (e + 3), (y - (s × 592 + t × 916 + u × 172)) ÷ 2 }
  + 44 + 256 + 1024
} ÷ 1024 + A + 7
I
+ Σ (Ji)
  i=1
+ 6.5 × 1024 × f
+ 1024
●pd_def_buf_control_area_assignオペランドにINITIALを指定するか、又はこのオペランドを省略
した場合に加算します。
+ { [(a + 12) ÷ 13] × 1.1 + [(a + 62) ÷ 63] + 3.7 } × (e + 7)
(単位: キロバイト)

```

●64 ビットモードの場合

```
40+b×1.3+c+d+k+1.6+x+y+5
+ [(a+12) ÷13]×1.2+[(a+62) ÷63]×1.5+4.1} × (e+3)
+ {
  ↑↑b÷64↑×(8÷16)↑×4×4
  +12×{(b÷3)+1-mod(b÷3, 2)}
  +4×a×{(e+3)×2+1+MAX(e÷10, 5)}
  +48+8+16+{72×(f+1)×g}+20000
  +↑{(c÷8)+7}÷64↑×8+↑{(k÷8)+7}÷64↑×8
  +MAX{a×(e+3), c÷8}×104+MAX{a×(e+3), k÷8}×40
  +↑{(x÷4)+7}÷64↑×8
  +↑{[(y-(s×600+t×936+u×184))÷2]+7}÷64↑×8
  +MAX{13×(e+3), x÷4}×104
  +72×MAX{21×(e+3), (y-(s×600+t×936+u×184))÷2}
  +72+256+1536
} ÷1024+A+7
I
+Σ(Ji)
i=1
+6.5×1024×f
+1024
●pd_def_buf_control_area_assignオペランドにINITIALを指定するか、又はこのオペランドを省略
した場合には加算します。
+ { [(a+12) ÷13] ×1.2+ [(a+62) ÷63] ×1.5+4.1} × (e+7)
(単位：キロバイト)
```

(2) ディクショナリサーバが使用する共用メモリの計算式

ディクショナリサーバが使用する共用メモリの計算式を次に示します。

32 ビットモードの場合 (単位：キロバイト)

計算式 1 + ↑ {(↑ (40 + (計算式 2~計算式 5 を加算した値)) ÷512↑×512)} ÷1024↑

64 ビットモードの場合 (単位：キロバイト)

計算式 1 + ↑ {(↑ (72 + (計算式 2~計算式 5 を加算した値)) ÷512↑×512)} ÷1024↑

計算式で使用している変数については、「[計算式で使用する変数](#)」を参照してください。

注意事項

- pd_dbsync_point 又は pd_system_dbsync_point オペランドのどちらかの指定が commit の場合に計算式 3 を加算します。pd_system_dbsync_point オペランドの省略値は commit です。上記以外の場合、計算式 5 を加算します。
- pd_dfw_awt_process オペランドを指定する場合に計算式 4 を加算します。
- pd_dic_shmpool_size オペランドを省略すると、次の値が設定されます。
32 ビットモードの場合：
↑ {(↑ (40 + (計算式 2~計算式 5 の合計値)) ÷512↑×512)} ÷1024↑
64 ビットモードの場合：
↑ {(↑ (72 + (計算式 2~計算式 5 の合計値)) ÷512↑×512)} ÷1024↑

条件	共用メモリの計算式
計算式 1 (単位：キロバイト)	<p>●32 ビットモードの場合</p> $ \begin{aligned} & b \times 1.3 \\ & + \{ \\ & \quad \uparrow \uparrow b \div 64 \uparrow \times (8 \div 16) \uparrow \times 4 \times 4 \\ & \quad + 12 \times \{(b \div 3) + 1 - \text{mod}(b \div 3, 2)\} \\ & \quad + 8 \times a \times \{(e + 3) \times 2 + 1 + \text{MAX}(e \div 10, 5)\} \\ & \quad + 512 \\ & \quad \} \div 1024 \\ & + 3.5 + \uparrow (224 \times v \times w) \div 1024 \uparrow + 0.5 \\ & + \uparrow \{ \\ & \quad \uparrow (28 + (\uparrow (32 + ((\uparrow g \div 127 \uparrow + 1) \times 2048 + 128)) \div 32 \uparrow \times 32)) \\ & \quad \div 128 \uparrow \times 128 \\ & \quad \} \div 1024 \uparrow \\ & K \\ & + \sum_{i=1} (Li) \end{aligned} $ <p>●64 ビットモードの場合</p> $ \begin{aligned} & b \times 1.3 \\ & + \{ \\ & \quad \uparrow \uparrow b \div 64 \uparrow \times (8 \div 16) \uparrow \times 4 \times 4 \\ & \quad + 12 \times \{(b \div 3) + 1 - \text{mod}(b \div 3, 2)\} \\ & \quad + 8 \times a \times \{(e + 3) \times 2 + 1 + \text{MAX}(e \div 10, 5)\} \\ & \quad + 1024 \\ & \quad \} \div 1024 \\ & + 3.5 + \uparrow (224 \times v \times w) \div 1024 \uparrow + 0.5 \\ & + \uparrow \{ \\ & \quad \uparrow (56 + (\uparrow (56 + ((\uparrow g \div 127 \uparrow + 1) \times 2048 + 128)) \div 32 \uparrow \times 32)) \\ & \quad \div 128 \uparrow \times 128 \\ & \quad \} \div 1024 \uparrow \\ & K \\ & + \sum_{i=1} (Li) \end{aligned} $
計算式 2 (単位：バイト)	<p>●32 ビットモードの場合</p> $ \begin{aligned} & 500 \times 1024 \\ & \quad + (\uparrow 436 \times g \div 16 \uparrow \times 16) + 496 \times h + 112 \times 240 \\ & \quad + 5072 \times (e + 15) + 96 \times z \\ & \quad + 32 \times m + 172 \times \{a \times (e + 3) + (e + 3) \times 2 + 22\} + 16 \\ & \quad + 48 \times p + 36 \times \{(e + 3) \times 2 + 1 + \text{MAX}(5, [e + 3] \div 10)\} \\ & \quad + 68 \times G + 152 \times 120 + 80 + 64^{**1} + 368^{**2} \\ & \quad + ((\downarrow (\uparrow (g \div 8) \uparrow + 3) \div 4 \downarrow) \times 4) \times m \end{aligned} $ <p>●64 ビットモードの場合</p> $ 500 \times 1024 $

条件	共用メモリの計算式
	$ \begin{aligned} &+ (\uparrow 536 \times g \div 16 \uparrow \times 16) + 512 \times h \\ &+ (\uparrow 136 \times 240 \div 16 \uparrow \times 16) \\ &+ 9424 \times (e + 15) + 144 \times z \\ &+ 80 \times m + 336 \times \{a \times (e + 3) + (e + 3) \times 2 + 22\} + 16 \\ &+ 64 \times p + 72 \times \{(e + 3) \times 2 + 1 + \text{MAX}(5, [e + 3] \div 10)\} \\ &+ 68 \times G + 184 \times 120 + 96 + 64^{*1} + 448^{*2} \\ &+ ((\downarrow (\uparrow (g \div 8) \uparrow + 7) \div 8 \downarrow) \times 8) \times m \end{aligned} $
計算式 3 (単位：バイト)	<p>●32 ビットモードの場合 $(32 + 16 \times z) \times (G + 1) + 16$</p> <p>●64 ビットモードの場合 $(48 + 32 \times z) \times (G + 1) + 16$</p>
計算式 4 (単位：バイト)	<p>●32 ビットモードの場合 $72 + 52 \times H + 68 \times z$ pd_dbbuff_trace_level オペランドに 1 を指定する場合は加算します。 $+ 320 \times z$</p> <p>●64 ビットモードの場合 $96 + 56 \times H + 72 \times z$ pd_dbbuff_trace_level オペランドに 1 を指定する場合は加算します。 $+ 640 \times z$</p>
計算式 5 (単位：バイト)	<p>●32 ビットモードの場合 $(32 + 16 \times z) \times 10 + 16$</p> <p>●64 ビットモードの場合 $(48 + 32 \times z) \times 10 + 16$</p>

注※1

pd_max_ard_process オペランドが 1 以上の場合は加算します。

注※2

再編成時期予測機能を使用する場合は加算します。

(3) バックエンドサーバが使用する共用メモリの計算式

バックエンドサーバが使用する共用メモリの計算式を次に示します。

32 ビットモードの場合 (単位：キロバイト)

計算式 1 + $\uparrow \{(\uparrow (40 + (\text{計算式 2} \sim \text{計算式 6 を加算した値})) \div 512 \uparrow \times 512)\} \div 1024 \uparrow$

64 ビットモードの場合 (単位：キロバイト)

計算式 1 + $\uparrow \{(\uparrow (72 + (\text{計算式 2} \sim \text{計算式 8 を加算した値})) \div 512 \uparrow \times 512)\} \div 1024 \uparrow$

計算式で使用している変数については、「[計算式で使用する変数](#)」を参照してください。

計算式 1～8 についての注意事項

- 次に示すどれかの条件を満たす場合に計算式 3 を加算します。
 - pd_rdarea_open_attribute_use オペランドに Y を指定する場合
 - 高速系切り替え機能を使用する場合
- 次に示すどれかの条件を満たす場合に計算式 4 を加算します。
 - pd_dbsync_point オペランドに commit を指定する場合
 - pd_shared_rdarea_use オペランドに Y を指定する場合
 - 上記以外の場合、計算式 6 を加算します。
- pd_dfw_awt_process オペランドを指定する場合に計算式 5 を加算します。
- pd_bes_shmpool_size オペランドを省略すると、次の値が設定されます。
32 ビットモードの場合：

$$\uparrow \{ (\uparrow (40 + (\text{計算式 2} \sim \text{計算式 6 の合計値})) \div 512 \uparrow \times 512) \} \div 1024 \uparrow$$
 64 ビットモードの場合：

$$\uparrow \{ (\uparrow (72 + (\text{計算式 2} \sim \text{計算式 8 の合計値})) \div 512 \uparrow \times 512) \} \div 1024 \uparrow$$
- pd_max_resident_rdarea_no オペランドを指定する場合に計算式 7 を加算します。
- pd_max_temporary_object_no の値が 1 以上の場合に計算式 8 を加算します。

条件	共用メモリの計算式
計算式 1 (単位：キロバイト)	<p>●32 ビットモードの場合</p> $b \times 1.3$ $+ \{$ $\uparrow \uparrow b \div 64 \uparrow \times (8 \div 16) \uparrow \times 4 \times 4$ $+ 12 \times \{(b \div 3) + 1 - \text{mod}(b \div 3, 2)\}$ $+ 8 \times a \times \{(e + 3) \times 2 + 1 + \text{MAX}(e \div 10, 5)\} + 512 + 512^{*1}$ $\} \div 1024$ $+ \uparrow \{72 + 8 \times v \times (8 + 3 \times w)\} \div 1024 \uparrow$ $+ \uparrow \{(\uparrow g \div 127 \uparrow + 1) \times 2048 + 128\} \div 1024 \uparrow$ $+ \uparrow \{$ $\uparrow (28 + (\uparrow (32 + ((\uparrow g \div 127 \uparrow + 1) \times 2048 + 128)) \div 32 \uparrow \times 32))$ $\div 128 \uparrow \times 128\}$ $\} \div 1024 \uparrow$ <p>M</p> $+ \sum_{i=1} (Ni)$ <p>●64 ビットモードの場合</p> $b \times 1.3$ $+ \{$ $\uparrow \uparrow b \div 64 \uparrow \times (8 \div 16) \uparrow \times 4 \times 4$ $+ 12 \times \{(b \div 3) + 1 - \text{mod}(b \div 3, 2)\}$ $+ 8 \times a \times \{(e + 3) \times 2 + 1 + \text{MAX}(e \div 10, 5)\} + 1024 + 512^{*1}$

条件	共用メモリの計算式
	$\begin{aligned} & \} \div 1024 \\ & + \uparrow \{72 + 24 \times v \times (2 + w)\} \div 1024 \uparrow \\ & + \uparrow \{ \\ & \quad \uparrow (56 + (\uparrow (56 + ((\uparrow g \div 127 \uparrow + 1) \times 2048 + 128))) \div 32 \uparrow \times 32)) \\ & \quad \div 128 \uparrow \times 128 \\ & \quad \} \div 1024 \uparrow \\ & M \\ & + \sum_{i=1} (Ni) \end{aligned}$
計算式 2 (単位：バイト)	<p>●32ビットモードの場合</p> $\begin{aligned} & 500 \times 1024 \\ & + (436 + 48^{*1}) \times g + 496 \times h + 112 \times r \\ & + 5072 \times (e + 15) + 96 \times z \\ & + 32 \times m + 172 \times \{a \times (e + 3) + (e + 3) \times 2 + 22\} + 16 \\ & + 48 \times p + 48 \times \{(e + 3) \times 2 + 1 + \text{MAX}(5, [e + 3] \div 10)\} \\ & + 68 \times G + 152 \times F + 80 + 32 \times g + 64^{*2} \\ & + ((\downarrow (\uparrow (g \div 8) \uparrow + 3) \div 4 \downarrow) \times 4) \times m \end{aligned}$ <p>●64ビットモードの場合</p> $\begin{aligned} & 500 \times 1024 \\ & + (536 + 56^{*1}) \times g + 512 \times h + 136 \times r \\ & + 9424 \times (e + 15) + 144 \times z \\ & + 80 \times m + 336 \times \{a \times (e + 3) + (e + 3) \times 2 + 22\} + 16 \\ & + 64 \times p + 96 \times \{(e + 3) \times 2 + 1 + \text{MAX}(5, [e + 3] \div 10)\} \\ & + 68 \times G + 184 \times F + 96 + 48 \times g + 64^{*2} \\ & + ((\downarrow (\uparrow (g \div 8) \uparrow + 7) \div 8 \downarrow) \times 8) \times m \end{aligned}$
計算式 3 (単位：バイト)	<p>●32ビットモードの場合</p> $\{[(\uparrow \uparrow g \div 8 \uparrow \div 4 \uparrow) \times 4] + 8\} \times (a \times [e + 3] + e + 15)$ <p>●64ビットモードの場合</p> $\{[(\uparrow \uparrow g \div 8 \uparrow \div 8 \uparrow) \times 8] + 8\} \times (a \times [e + 3] + e + 15)$
計算式 4 (単位：バイト)	<p>●32ビットモードの場合</p> $(32 + 16 \times z) \times (e \times 2 + 7 + 1) + 16$ <p>●64ビットモードの場合</p> $(48 + 32 \times z) \times (e \times 2 + 7 + 1) + 16$
計算式 5 (単位：バイト)	<p>●32ビットモードの場合</p> $72 + 52 \times H + 68 \times z$ <p>pd_dbbuff_trace_level オペランドに 1 を指定する場合に加算します。</p> $+ 320 \times z$ <p>●64ビットモードの場合</p> $96 + 56 \times H + 72 \times z$ <p>pd_dbbuff_trace_level オペランドに 1 を指定する場合に加算します。</p> $+ 640 \times z$

条件	共用メモリの計算式
計算式 6 (単位：バイト)	<p>●32 ビットモードの場合 $(32 + 16 \times z) \times 10 + 16$</p> <p>●64 ビットモードの場合 $(48 + 32 \times z) \times 10 + 16$</p>
計算式 7 (単位：バイト)	$16 + 112 + (48 + 48 \times Q) + (48 + 32 \times R)$
計算式 8 (単位：バイト)	$16 + 80 \times S$

注※1

pd_max_list_users 及び pd_max_list_count オペランドの両方とも 0 でない場合に加算します。

注※2

pd_max_ard_process オペランドが 1 以上の場合に加算します。

(4) 計算式で使用する変数

a : pd_max_access_tables オペランドの値

b : pd_sql_object_cache_size オペランドの値

c : pd_table_def_cache_size オペランドの値

d : pd_auth_cache_size オペランドの値

e : pd_max_users オペランドの値 ※1

f : バックエンドサーバの総数

g : pd_max_rdarea_no オペランドの値

h : pd_max_file_no オペランドの値

k : pd_view_def_cache_size オペランドの値

m : インデクス用のグローバルバッファプール数

pdbuffer に-D の指定がないものは 1, 指定があるものは分割数を合計したものがグローバルバッファプール数となります。

pd_dbbuff_modify オペランドに Y を指定している場合, 該当するサーバに関連する pdbuffer 文の数に, 該当するサーバ定義の pd_max_add_dbbuff_no オペランドの値を加算して計算します。

p : pd_lck_until_disconnect_cnt オペランドの値

q : MIN (e + 3, p)

- r : pd_assurance_index_no オペランドの値
- s : インストールしたプラグインの数
- t : DML で使用するプラグイン関数の総数 ※2
- u : DML で使用するプラグイン関数のパラメータ総数 ※2
- v : pd_max_list_users オペランドの値
- w : pd_max_list_count オペランドの値
- x : pd_type_def_cache_size オペランドの値
- y : pd_routine_def_cache_size オペランドの値
- z : グローバルバッファ総数 (pdbuffer オペランドの指定数)
pdbuffer に-D の指定がないものは 1, 指定があるものは分割数を合計したものがグローバルバッファプール数となります。
pd_dbbuff_modify オペランドに Y を指定している場合, 該当するサーバに関連する pdbuffer 文の数に, 該当するサーバ定義の pd_max_add_dbbuff_no オペランドの値を加算して計算します。
- A : pd_registry_cache_size オペランドの値
- F : pd_assurance_table_no オペランドの値
- G : サーバ内の最大トランザクション数 ($2 \times e + 7$)
- H : pd_dfw_awt_process オペランドの値
- I : フロントエンドサーバで指定した pdplgprm オペランドの総数
- Ji : フロントエンドサーバで指定した i 番目の pdplgprm オペランドで指定した共用メモリのサイズ
- K : ディクショナリサーバで指定した pdplgprm オペランドの総数
- Li : ディクショナリサーバで指定した i 番目の pdplgprm オペランドで指定した共用メモリのサイズ
- M : バックエンドサーバで指定した pdplgprm オペランドの総数
- Ni : バックエンドサーバで指定した i 番目の pdplgprm オペランドで指定した共用メモリのサイズ
- Q : pd_max_resident_rdarea_no オペランドの値
- R : pd_max_resident_rdarea_shm_no オペランドの値
- S : pd_max_temporary_object_no オペランドの値
- U : 空き領域の再利用機能を使用する表数

注※1

ディクショナリサーバの場合は pd_max_dic_process オペランドの値となります。バックエンドサーバの場合は pd_max_bes_process オペランドの値となります。ただし、pd_max_dic_process 又は pd_max_bes_process オペランドを省略する場合は、pd_max_users オペランドの値となります。

注※2

DML で使用するプラグイン関数の総数及び DML で使用するプラグイン関数のパラメタの総数は、次に示す SQL で求められます。

```
SELECT COUNT(*),SUM(N_PARAM) FROM MASTER.SQL_PLUGIN_ROUTINES
WHERE PLUGIN_NAME = 'プラグイン名称'
AND (TIMING_DESCRIPTOR = 'ADT_FUNCTION'
     OR TIMING_DESCRIPTOR IS NULL
     OR TIMING_DESCRIPTOR = 'BEFORE_INSERT'
     OR TIMING_DESCRIPTOR = 'AFTER_INSERT'
     OR TIMING_DESCRIPTOR = 'BEFORE_UPDATE'
     OR TIMING_DESCRIPTOR = 'AFTER_UPDATE'
     OR TIMING_DESCRIPTOR = 'BEFORE_DELETE'
     OR TIMING_DESCRIPTOR = 'AFTER_DELETE'
     OR TIMING_DESCRIPTOR = 'BEFORE_PURGE_TABLE'
     OR TIMING_DESCRIPTOR = 'AFTER_PURGE_TABLE'
     OR TIMING_DESCRIPTOR = 'INDEX_SEARCH'
     OR TIMING_DESCRIPTOR = 'INDEX_COUNT'
     OR TIMING_DESCRIPTOR = 'INDEX_INSERT'
     OR TIMING_DESCRIPTOR = 'INDEX_BEFORE_UPDATE'
     OR TIMING_DESCRIPTOR = 'INDEX_AFTER_UPDATE'
     OR TIMING_DESCRIPTOR = 'INDEX_DELETE'
     OR TIMING_DESCRIPTOR = 'PURGE_INDEX'
     OR TIMING_DESCRIPTOR = 'INDEX_MAINTENANCE_DEFERRED'
     OR TIMING_DESCRIPTOR = 'BEFORE_INSERT_DC'
     OR TIMING_DESCRIPTOR = 'BEFORE_UPDATE_DC'
     OR TIMING_DESCRIPTOR = 'BEFORE_DATA_CHECK'
     OR TIMING_DESCRIPTOR = 'AFTER_DATA_CHECK')
```

15.2.5 グローバルバッファが使用する共用メモリの計算式

(1) 影響分散スタンバイレス型系切り替え機能を使用しない場合

グローバルバッファが使用する共用メモリサイズは、ディクショナリサーバ又はバックエンドサーバごとに計算式 1 に代入して求めます。サーバマシンごとに算出する場合、pdbuffer 文のオプションの指定によって計算対象になるかどうか異なります。pdbuffer 文のオプションによる計算条件を次の表に示します。

表 15-9 pdbuffer 文のオプションによる計算条件 (影響分散スタンバイレス型系切り替え機能を使用しない場合)

pdbuffer 文のオプション	計算条件
-r	-r で指定した RD エリアがあるサーバの場合、計算対象とします。

pdbuffer 文のオプション	計算条件
-i	-i で指定したインデクスが格納されている RD エリアがあるサーバの場合、計算対象とします。
-b	-b で指定した RD エリアがあるサーバの場合、計算対象とします。
-o	そのサーバにある全 RD エリア中で pddbuffer -r で指定していない RD エリアがある場合、計算対象とします。

pd_dbbuff_modify オペランドに Y を指定している場合は、計算式 2 を加算します。計算式 1 及び 2 で求めた値を合計した値が、そのサーバでグローバルバッファが使用する共用メモリの所要量です。

pd_shm_reuse オペランドに Y を指定している場合は、グローバルバッファが使用する共用メモリ所要量を計算式 3 で見積もってください。

pd_dbbuff_attribute オペランドに fixed を指定している場合、実メモリ上にページ固定されるため、仮想メモリを構成する実メモリがそのサイズ分減少します。また、残り実メモリとスワップ領域で構成される仮想メモリからもそのサイズ分確保されます。

pdbuffer 文に -D を指定している場合、分割した個々のグローバルバッファを一つのグローバルバッファとして計算します。例として、「pdbuffer -n 10000 -D 3」と指定した場合、「pdbuffer -n 3334」のグローバルバッファを 1 個と「pdbuffer -n 3333」のグローバルバッファを 2 個の計 3 個を指定したものとして計算します。

-n 指定値が分割数×4 より小さい場合、-n に 4 を指定した分割数分の pddbuffer 文を指定したものとして計算します。例として、「pdbuffer -n 100 -D 100」と指定した場合、「pdbuffer -n 4」のグローバルバッファを 100 個指定したものとして計算します。

なお、pdbuffer オペランドを省略した場合、HiRDB が共用メモリサイズを自動計算するので見積もりは必要ありません。

(a) グローバルバッファが使用する共用メモリを実メモリ上に固定しない場合

グローバルバッファが使用する共用メモリを実メモリ上に固定しない場合 (pd_dbbuff_attribute オペランドに free を指定した場合) は、次の計算式を使用します。

計算式の種類	共用メモリの計算式 (単位：キロバイト)
計算式 1	<p>●32 ビットモードの場合</p> $n \sum_{i=1} \left\{ \begin{aligned} &\uparrow \{752 + 64 + (296 + 64 * i) \times (Pi + 4) \\ &+ (124 + 80 * i^2 + 96 \times A \times Mi) \times Ui\} \div T \uparrow \times T \\ &+ Si \times \{Pi + 4 + (Ui \times Mi \times A)\} + Vi \end{aligned} \right\} \div 1024$ <p>●64 ビットモードの場合</p>

計算式の種類	共用メモリの計算式 (単位：キロバイト)
	n $\sum_{i=1} \{ \text{管理領域部} + \text{データ格納部} \} \div 1024$ <p>管理領域部：</p> $\uparrow \{ 944 + 64 + (480 + 112^{*1}) \times (P_i + 4) + (176 + 96^{*2} + 136 \times A \times M_i) \times U_i \} \div T \uparrow \times T$ <p>データ格納部：</p> $S_i \times \{ P_i + 4 + (U_i \times M_i \times A) \} + V_i$
計算式 2	<p>●32 ビットモードの場合</p> $\{ \uparrow (\uparrow (s \times 1024 \div 2) \div 8 \uparrow + 112) \div 2048 \uparrow \times 2048 \times \uparrow a \div (s \times 1024) \uparrow \} \div 1024$ <p>●64 ビットモードの場合</p> $\{ \uparrow (\uparrow (s \times 1024 \div 2) \div 8 \uparrow + 144) \div 2048 \uparrow \times 2048 \times \uparrow a \div (s \times 1024) \uparrow \} \div 1024$
計算式 3	$\uparrow (\text{計算式 1} + \text{計算式 2}^{*3} + n \sum_{i=1} \{ \text{管理領域部} \} \div 1024) \div (s \times 1024) \uparrow \times (s \times 1024)$ <p>管理領域部：</p> <p>●32 ビットモードの場合</p> $\uparrow \{ 752 + 64 + (296 + 64^{*1}) \times (P_i + 4) + (124 + 80^{*2} + 96 \times A \times M_i) \times U_i \} \div 4096 \uparrow \times 4096$ <p>●64 ビットモードの場合</p> $\uparrow \{ 944 + 64 + (480 + 112^{*1}) \times (P_i + 4) + (176 + 96^{*2} + 136 \times A \times M_i) \times U_i \} \div 4096 \uparrow \times 4096$

n：グローバルバッファプール数

i：計算対象のグローバルバッファプール定義

P：グローバルバッファ面数

A：

pd_max_ard_process オペランドが 1 以上の場合は 2

pd_max_ard_process オペランドが 0 の場合は 1

M：一括入力最大ページ数

U：同時実行最大プリフェッチ数

T：グローバルバッファのバウンダリ

pd_dbbuff_dev_sector_size オペランドに 512 を指定した場合は 2048, 4096 を指定した場合は 4096

S：グローバルバッファに割り当てた RD エリアの最大ページ長

V：

pd_dbbuff_dev_sector_size オペランドに 4096 を指定し、かつ S が 4096 の倍数でない場合は 2048。
pd_dbbuff_dev_sector_size オペランドに 4096 を指定していない、又は S が 4096 の倍数の場合は 0。

s：SHMMAX 指定値

a：計算式 1 の総計

注※1 LOB 用グローバルバッファの場合に加算します。

注※2 pd_max_ard_process オペランドが 1 以上の場合に加算します。

注※3 pd_dbbuff_modify オペランドに Y を指定した場合に加算します。

(b) グローバルバッファが使用する共用メモリを実メモリ上に固定する場合

グローバルバッファが使用する共用メモリを実メモリ上に固定する場合 (pd_dbbuff_attribute オペランドに fixed を指定した場合) は、次の計算式を使用します。

計算式の種類	共用メモリの計算式 (単位：キロバイト)
計算式 1	<p>●32 ビットモードの場合</p> $n \sum_{i=1} \{ \uparrow \{ \uparrow \{ 752 + 64 + (296 + 64^{*1}) \times (P_i + 4) + (124 + 80^{*2} + 96 \times A \times M_i) \times U_i \} \div T \uparrow \times T + S_i \times \{ P_i + 4 + (U_i \times M_i \times A) \} + V_i \} \div p \uparrow \times p \} \div 1024$ <p>●64 ビットモードの場合</p> $n \sum_{i=1} \{ \uparrow \{ \text{管理領域部} + \text{データ格納部} \} \div p \uparrow \times p \} \div 1024$ <p>管理領域部：</p> $\uparrow \{ 944 + 64 + (480 + 112^{*1}) \times (P_i + 4) + (176 + 96^{*2} + 136 \times A \times M_i) \times U_i \} \div T \uparrow \times T$ <p>データ格納部：</p> $S_i \times \{ P_i + 4 + (U_i \times M_i \times A) \} + V_i$
計算式 2	<p>●32 ビットモードの場合</p> $\{ \uparrow \{ \uparrow \{ \uparrow (s \times 1024 \div 2) \div 8 \uparrow + 112 \} \div 2048 \uparrow \times 2048 \times \uparrow a \div (s \times 1024) \uparrow \} \div p \uparrow \times p \} \div 1024$ <p>●64 ビットモードの場合</p> $\{ \uparrow \{ \uparrow \{ \uparrow (s \times 1024 \div 2) \div 8 \uparrow + 144 \} \div 2048 \uparrow \times 2048 \times \uparrow a \div (s \times 1024) \uparrow \} \div p \uparrow \times p \} \div 1024$

計算式の種類	共用メモリの計算式 (単位：キロバイト)
計算式 3	$\uparrow (\text{計算式 1} + \text{計算式 2} \times 3 +$ n $\sum_{i=1} \{ \text{管理領域部} \} \div 1024) \div (\uparrow (s \times 1024 \div p) \uparrow \times p) \uparrow$ $\times (\uparrow (s \times 1024 \div p) \uparrow \times p)$ <p>管理領域部：</p> <p>●32 ビットモードの場合</p> $\uparrow \{ 752 + 64 + (296 + 64 \times 1) \times (P_i + 4)$ $+ (124 + 80 \times 2 + 96 \times A \times M_i) \times U_i \} \div 4096 \uparrow \times 4096$ <p>●64 ビットモードの場合</p> $\uparrow \{ 944 + 64 + (480 + 112 \times 1) \times (P_i + 4)$ $+ (176 + 96 \times 2 + 136 \times A \times M_i) \times U_i \} \div 4096 \uparrow \times 4096$

n：グローバルバッファプール数

i：計算対象のグローバルバッファプール定義

P：グローバルバッファ面数

A：

pd_max_ard_process オペランドが 1 以上の場合は 2

pd_max_ard_process オペランドが 0 の場合は 1

M：一括入力最大ページ数

U：同時実行最大プリフェッチ数

T：グローバルバッファのバウンダリ

pd_dbbuff_dev_sector_size オペランドに 512 を指定した場合は 2048, 4096 を指定した場合は 4096

S：グローバルバッファに割り当てた RD エリアの最大ページ長

V：

pd_dbbuff_dev_sector_size オペランドに 4096 を指定し、かつ S が 4096 の倍数でない場合は 2048。

pd_dbbuff_dev_sector_size オペランドに 4096 を指定していない、又は S が 4096 の倍数の場合は 0。

p：Windows の Large Page でのページサイズ

pdntenv コマンドで確認できます。

s：SHMMAX 指定値

a：計算式 1 の総計

注※1 LOB 用グローバルバッファの場合に加算します。

注※2 pd_max_ard_process オペランドが 1 以上の場合に加算します。

注※3 pd_dbbuff_modify オペランドに Y を指定した場合に加算します。

(2) 影響分散スタンバイレス型系切り替え機能を使用する場合

影響分散スタンバイレス型系切り替え機能を使用する場合、ユニットごとに計算式 1 に代入して求めます。ユニットごとに算出する場合、pdbuffer 文のオプションの指定によって計算対象になるかどうか異なります。pdbuffer 文のオプションによる計算条件を次の表に示します。

表 15-10 pdbuffer 文のオプションによる計算条件（影響分散スタンバイレス型系切り替え機能を使用する場合）

pdbuffer 文のオプション	計算条件
-r, -b	-r で指定した RD エリアで、同じ HA グループに属する RD エリアの場合、計算対象とします。
-i	-i で指定したインデックスが格納されている RD エリアが、同じ HA グループに属する RD エリアの場合、計算対象とします。
-o	同じ HA グループ内で、pdbuffer -r オプションで指定していない RD エリアがある場合、計算対象とします。

pd_shm_reuse オペランドに Y を指定している場合は、グローバルバッファが使用する共用メモリ所要量を計算式 2 で見積もってください。

pd_dbbuff_attribute オペランドに fixed を指定している場合、実メモリ上にページ固定されるため、仮想メモリを構成する実メモリがそのサイズ分減少します。また、残り実メモリとスワップ領域で構成される仮想メモリからもそのサイズ分確保されます。なお、pdbuffer オペランドを省略した場合、HiRDB が共用メモリサイズを自動計算するので見積もりは必要ありません。

(a) グローバルバッファが使用する共用メモリを実メモリ上に固定しない場合

グローバルバッファが使用する共用メモリを実メモリ上に固定しない場合（pd_dbbuff_attribute オペランドに free を指定した場合）は、次の計算式を使用します。

計算式の種類	共用メモリの計算式（単位：キロバイト）
計算式 1	<p>●32 ビットモードの場合</p> $n \sum_{i=1} \{ (96 + ((752 \times (A + B)) + (288 \times (F + (8 \times (A + B)))) + 8 \times F \times (A + B) + 16) + H + D) + V + 2048 + G + (E \times F + (8 \times (A + B))) \} \div 1024$ <p>●64 ビットモードの場合</p>

計算式の種類	共用メモリの計算式 (単位：キロバイト)
	n $\sum_{i=1} \{ \text{管理領域部} + \text{データ格納部} \} \div 1024$ <p>管理領域部：</p> $((144 + ((944 \times (A + B)) + (464 \times (F + (8 \times (A + B)))))) + (16 \times F \times (A + B))) + 16 + H + D$ <p>データ格納部：</p> $2048 + G + (E \times F + (8 \times (A + B))) + V$
計算式 2	$\uparrow (\text{計算式 1} +$ n $\sum_{i=1} \{ \text{管理領域部} \} \div 1024) \div (s \times 1024) \uparrow \times (s \times 1024)$ <p>管理領域部：</p> <p>●32ビットモードの場合</p> $(96 + ((752 \times (A + B)) + (288 \times (F + (8 \times (A + B)))) + 8 \times F \times (A + B) + 16) + H + D)$ <p>●64ビットモードの場合</p> $((144 + ((944 \times (A + B)) + (464 \times (F + (8 \times (A + B)))) + (16 \times F \times (A + B)))) + 16 + H + D)$

n：このユニットに割り当てられるグローバルバッファプール数

i：計算対象のグローバルバッファプール定義

A：ホスト BES 数

B：受け入れ可能なゲスト BES の最大数

C：一括入力ページ数 (pdbuffer -p に指定した値)

D：プリフェッチ機能使用時 (pdbuffer -m 指定) に加算します。

32ビットモードの場合

$$2 \times (((80 \times U \times C) + (80 \times U) + (124 \times U) + (8 \times U \times C)) \times (A + B))$$

64ビットモードの場合

$$2 \times (((112 \times U \times C) + (96 \times U) + (176 \times U) + (16 \times U \times C)) \times (A + B))$$

E：pdbuffer 文のオプションの指定によって値が異なります。オプションと計算式を次に示します。

pdbuffer 文のオプション	最大値の計算式
-r, -b	(MAX (バッファサイズ (pdbuffer -l の値), MAX (指定した RD エリアで同じ HA グループに属する RD エリアのページサイズ)))
-i	(MAX (バッファサイズ (pdbuffer -l の値), MAX (-i で指定したインデックスが格納されている RD エリアが同じ HA グループに属する RD エリアのページサイズ)))

pdbuffer 文のオプション	最大値の計算式
-o	(MAX (バッファサイズ (pdbuffer -l の値), MAX (同じ HA グループ内で pdbuffer -r オプションで指定していない RD エリアのページサイズ)))

F : バッファ面数 (pdbuffer -n の値)

G : プリフェッチ機能使用時 (pdbuffer -m 指定) に加算します。

$$2 \times ((E \times U \times C) \times (A + B))$$

H : LOB 用 RD エリアが指定されている (pdbuffer -b 指定) 場合に加算します。

$$32 \text{ ビットモードの場合} : 64 \times (F + (8 \times (A + B)))$$

$$64 \text{ ビットモードの場合} : 112 \times (F + (8 \times (A + B)))$$

U : 同時実行最大プリフェッチ数 (pdbuffer -m の値)

V :

pd_dbbuff_dev_sector_size オペランドに 4096 を指定し、かつ E が 4096 の倍数でない場合は 2048。

pd_dbbuff_dev_sector_size オペランドに 4096 を指定していない、又は E が 4096 の倍数の場合は 0。

(b) グローバルバッファが使用する共用メモリを実メモリ上に固定する場合

グローバルバッファが使用する共用メモリを実メモリ上に固定する場合 (pd_dbbuff_attribute オペランドに fixed を指定した場合) は、次の計算式を使用します。

計算式の種類	共用メモリの計算式 (単位: キロバイト)
計算式 1	<p>●32 ビットモードの場合</p> $n \sum_{i=1} \{ \uparrow \{ (96 + ((752 \times (A + B)) + (288 \times (F + (8 \times (A + B)))) + 8 \times F \times (A + B) + 16) + H + D) + V + 2048 + G + (E \times F + (8 \times (A + B))) \} \div p \uparrow \} \times p \} \div 1024$ <p>●64 ビットモードの場合</p> $n \sum_{i=1} \{ \uparrow \{ \text{管理領域部} + \text{データ格納部} \} \div p \uparrow \times p \} \div 1024$ <p>管理領域部 :</p> $((144 + ((944 \times (A + B)) + (464 \times (F + (8 \times (A + B)))) + (16 \times F \times (A + B)))) + 16 + H + D$ <p>データ格納部 :</p> $2048 + G + (E \times F + (8 \times (A + B))) + V$
計算式 2	$\uparrow (\text{計算式 1} + n)$

計算式の種類	共用メモリの計算式 (単位：キロバイト)
	$\sum_{i=1} \{ \text{管理領域部} \div 1024 \} \div (\uparrow (s \times 1024 \div p) \uparrow \times p) \uparrow$ $\times (\uparrow (s \times 1024 \div p) \uparrow \times p)$ 管理領域部： <ul style="list-style-type: none"> ●32ビットモードの場合 $(96 + ((752 \times (A + B)) + (288 \times (F + (8 \times (A + B))))))$ $+ 8 \times F \times (A + B) + 16 + H + D$ ●64ビットモードの場合 $((144 + ((944 \times (A + B)) + (464 \times (F + (8 \times (A + B))))))$ $+ (16 \times F \times (A + B))) + 16 + H + D$

n：このユニットに割り当てられるグローバルバッファプール数

i：計算対象のグローバルバッファプール定義

A：ホスト BES 数

B：受け入れ可能なゲスト BES の最大数

C：一括入力ページ数 (pdbuffer -p に指定した値)

D：プリフェッチ機能使用時 (pdbuffer -m 指定) に加算します。

32ビットモードの場合

$$2 \times (((80 \times U \times C) + (80 \times U) + (124 \times U) + (8 \times U \times C)) \times (A + B))$$

64ビットモードの場合

$$2 \times (((112 \times U \times C) + (96 \times U) + (176 \times U) + (16 \times U \times C)) \times (A + B))$$

E：pdbuffer 文のオプションの指定によって値が異なります。オプションと計算式を次に示します。

pdbuffer 文のオプション	最大値の計算式
-r, -b	(MAX (バッファサイズ (pdbuffer -l の値), MAX (指定した RD エリアで同じ HA グループに属する RD エリアのページサイズ)))
-i	(MAX (バッファサイズ (pdbuffer -l の値), MAX (-i で指定したインデックスが格納されている RD エリアが同じ HA グループに属する RD エリアのページサイズ)))
-o	(MAX (バッファサイズ (pdbuffer -l に指定した値), MAX (同じ HA グループ内で pdbuffer -r オプションで指定していない RD エリアのページサイズ)))

F：バッファ面数 (pdbuffer -n の値)

G：プリフェッチ機能使用時 (pdbuffer -m 指定) に加算します。

$$2 \times ((E \times U \times C) \times (A + B))$$

H：LOB 用 RD エリアが指定されている (pdbuffer -b 指定) 場合に加算します。

$$32 \text{ ビットモードの場合} : 64 \times (F + (8 \times (A + B)))$$

64ビットモードの場合：112× (F + (8× (A + B)))

U：同時実行最大プリフェッチ数 (pdbuffer -m の値)

V：

pd_dbbuff_dev_sector_size オペランドに 4096 を指定し、かつ E が 4096 の倍数でない場合は 2048。

pd_dbbuff_dev_sector_size オペランドに 4096 を指定していない、又は E が 4096 の倍数の場合は 0。

p：Windows の Large Page でのページサイズ

pdntenv コマンドで確認できます。

15.2.6 SQL 実行時に必要なメモリ所要量の計算式

(1) グループ分け高速化機能実行時に必要なメモリ所要量の求め方

クライアント環境定義で PDSQLOPTLVL オペランドを指定するか、HiRDB システム定義で pd_optimize_level オペランドを指定 (又は省略) した場合、適用条件を満たす SQL を実行すると、グループ分け高速化機能が働きます。このとき、HiRDB はクライアント環境定義の PDAGGR オペランドの値に基づいてプロセス固有領域を確保します。確保するメモリサイズを次に示します。

グループ分け高速化機能実行時に必要なメモリ所要量は、バックエンドサーバを定義するサーバマシンについてだけ計算してください。

計算式

$$e + \uparrow d \div 4 \uparrow \times 4 + \uparrow (17 + 4 \times a + 4 \times b + c + d) \div 4 \uparrow \times 4 \times (N + 1) \quad (\text{単位：バイト})$$

a：グループ化する列の数

b：集合関数の演算数

COUNT, SUM, MAX, MIN は一つにつき 1 で換算します。

AVG (COUNT), AVG (SUM) は一つにつき 2 で換算します。

c：グループ化する列の列長 (表「グループ化するときの列の長さ及び集合関数の演算領域の長さ」を参照して求めてください)

d：集合関数の演算領域長 (表「グループ化するときの列の長さ及び集合関数の演算領域の長さ」を参照して求めてください)

e：32ビットモードの場合：MAX (4×N×24, 16408)

64ビットモードの場合：MAX (8×N×40, 32808)

N：クライアント環境定義の PDAGGR オペランドの値

表 15-11 グループ化するときの列の長さ及び集合関数の演算領域の長さ

列のデータ型	グループ化する列の列長	集合関数の演算領域長 ^{※1}
INTEGER	4	6
SMALLINT	2	4 ^{※2}
DECIMAL(p,s)	$\uparrow (p + 1) \div 2 \uparrow$	$\uparrow (p + 7) \div 2 \uparrow$ ^{※3}
FLOAT	8	10
SMALLFLT	4	6
INTERVAL YEAR TO DAY	5	8
INTERVAL HOUR TO SECOND	4	6
CHAR(n)	n	n + 3
VARCHAR(n)	n + 2	n + 5
NCHAR(n)	2×n	2×n + 2
NVARCHAR(n)	2×n + 2	2×n + 4
MCHAR(n)	n	n + 3
MVARCHAR(n)	n + 2	n + 5
DATE	4	6
TIME	3	6
BLOB(n)	—	—
BINARY(n)	n + 2	n + 5

(凡例) —：該当しません。

注※1

集合関数が COUNT の場合、集合関数演算領域長はデータ型にかかわらず 6 になります。

注※2

集合関数が AVG, SUM の場合、集合関数演算領域長は 6 になります。

注※3

集合関数が AVG, SUM の場合、集合関数演算領域長は次の値になります。

集合関数の値の型が DECIMAL 型で精度が 29 けたのとき：18

集合関数の値の型が DECIMAL 型で精度が 38 けたのとき：23

集合関数の値のデータ型の規則については、マニュアル「HiRDB SQL リファレンス」の「集合関数」を参照してください。

(2) 列ごとのデータ抑制指定時に必要なメモリ所要量の求め方

列ごとのデータ抑制を指定（CREATE TABLE の列定義に SUPPRESS を指定）した表に対してアクセスするときに使用するメモリサイズは、次に示す計算式で求められます。

計算式

$$a + 128 \quad (\text{単位：バイト})$$

a：表中の列ごとのデータ抑制が指定されている列の定義長の合計値

(3) ハッシュジョイン及び副問合せのハッシュ実行時に必要なメモリ所要量の求め方

クライアント環境定義で PDADDITIONALOPTLVL オペランドを指定するか、HiRDB システム定義で pd_additional_optimize_level オペランドを指定すると、SQL 拡張最適化オプションが働きます。この SQL 拡張最適化オプションで、「ハッシュジョイン、副問合せのハッシュ実行の適用 (APPLY_HASH_JOIN)」を指定した場合、表の結合又は副問合せの SQL を実行すると、次に示すメモリサイズのプロセス固有領域を確保します。

計算式

●32ビットモードの場合

$$\sum_{i=1}^a (13 \times 1024 + 6 \times 1024 \times b + c)$$

●64ビットモードの場合

$$\sum_{i=1}^a (13 \times 1024 + 7 \times 1024 \times b + c)$$

(単位：バイト)

a：SELECT 文のハッシュジョイン最大数

SELECT 文のハッシュジョイン最大数については、マニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」を参照してください。

b：ハッシュ表行数によって適用されるハッシュジョイン処理を求めて、次に示す表から代入する値を決定してください。

ハッシュ表行数の目安	適用されるハッシュジョイン処理	bの値	
1500 以内	一括ハッシュジョイン	0.5	
1500 × (バケット分割数 ÷ 3) 以内	バケット分割 ハッシュジョイン	1 レベルバケット分割	1
1500 × (バケット分割数 ÷ 3) ² 以内		2 レベルバケット分割	2
1500 × (バケット分割数 ÷ 3) ² を超える 場合		3 レベルバケット分割	3

ハッシュ表行数：ジョインの場合はジョインの内表件数です。副問合せの場合は探索条件中の外への参照列を含む述語を除いた副問合せ探索件数です。

バケット分割数：MIN {↓ (ハッシュ表サイズ÷2) ÷ハッシュ表ページ長↓, 64}

ハッシュ表サイズ：HiRDB システム定義の pd_hash_table_size オペランド、又はクライアント環境変数の PDHASHTBLSIZE オペランドで指定した値です。

ハッシュ表ページ長：次に示す表から c (ハッシュ表最大行長) に対応するハッシュ表ページ長を選択してください。

ハッシュ表最大行長	ハッシュ表ページ長 (単位：バイト)
0~1012	4096
1013~2036	8192
2037~4084	16384
4085~16360	32768
16361~32720	↑ (ハッシュ表最大行長 + 48) ÷ 2048 ↑ × 2048

c：ハッシュ表最大行長

ハッシュ表最大行長については、マニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」を参照してください。

(4) スナップショット方式指定時に必要なメモリ所要量の求め方

pd_pageaccess_mode オペランドを省略した場合又は SNAPSHOT を指定した場合、スナップショット方式を適用する SQL 文を実行すると、データベース検索時のページアクセス方式にスナップショット方式を使用します。このとき、表又はインデクスの格納 RD エリアのページサイズに基づいて、動的に次に示すメモリサイズのプロセス固有領域を確保します。

計算式

$$a \times 2 \quad (\text{単位：バイト})$$

a：検索対象の表又はインデクスが格納されている RD エリア中の最大ページ長。

ただし、LOB 用 RD エリアは除きます。

(5) 先頭から n 行の検索結果を取得する機能実行時に必要なメモリ所要量の求め方

先頭から n 行の検索結果を取得する機能を使用すると、検索結果の先頭 (又はユーザが指定した先頭からのオフセット行数分読み飛ばした位置) から n 行取得できます。

LIMIT 句に指定した行数が 1 以上で、(オフセット行数 + LIMIT 句に指定した行数) の値が 32,767 以下の場合、(オフセット行数 + LIMIT 句に指定した行数) 以内に入り得る行をメモリに保持します。確保するプロセス固有領域のメモリサイズは、次に示す計算式で求められます。なお、(オフセット行数 + LIMIT

句に指定した行数) の値が 32,768 以上になる場合は作業表を作成するため、「作業表用ファイルの容量の見積もり」を参照してください。

計算式

$$\{100 + (a+2) \times (\text{オフセット行数} + \text{LIMIT句に指定した行数})\} \times b \quad (\text{単位: バイト})$$

a : 行長

行長は 32,720 バイト以下でなければなりません。行長は次の計算式で求められます。

$$\sum_{i=1}^m (A_i) + 2 \times m + 4 + c$$

(単位: バイト)

m : 選択式, GROUP BY 句, 又は ORDER BY 句に指定した列数

FOR UPDATE 句を指定した場合は 1 を加算してください。ただし, 選択式に ROW を指定している場合は表の全列数になります。

A_i : 先頭 n 行保持領域に格納する行の i 番目の列データ長

列のデータ長については, 表「データ長一覧」を参照し, d に定義長を代入して求めてください。ただし, BLOB データ, 定義長が 256 バイト以上の文字データ (各国・混在文字データも含む), BINARY データのうち, 下記に属さない列の場合は 12 バイトになります。

- DISTINCT 句指定の選択式に指定する列
- UNION [ALL]によって集合演算対象となっている問合せ指定中の選択式
- ORDER BY 句に指定した列

また, FOR UPDATE 句を指定した場合に, m に加算した 1 に対応する A_i は 12 バイトとします。

c : 8

ただし, 次の場合は 0 になります。

- 検索対象の表に EX モードで排他が掛かっている場合
- WITHOUT LOCK を指定した場合
- グループ分け高速化機能を指定した場合
- 複数の表を結合する場合

b : 先頭 n 行保持領域数

先頭 n 行保持領域数は次の計算式で求められます。

$$1 + \text{UNION [ALL]句指定数}$$

(6) 探索条件にインデクス型プラグイン専用関数を指定した SQL 文実行時に必要なメモリ所要量の求め方

探索条件にインデクス型プラグイン専用関数を指定した SQL 文の実行時に確保するプロセス固有領域のメモリサイズは、次に示す計算式で求められます。

計算式

$$a \times 500 + (20 + 6) \times 800 + 16 \quad (\text{単位：バイト})$$

a：行長。行長は次の計算式で求められます。

$$\sum_{i=1}^m (A_i) + 4 \times (m + 2) + 12 + 4 + 8$$

(単位：バイト)

m：選択式、結合条件、GROUP BY 句、又は ORDER BY 句に指定した列数

FOR UPDATE 句を指定した場合は 1 を加算してください。ただし、選択式に ROW を指定している場合は表の全列数になります。

A_i：取り出す行の i 番目の列データ長

列のデータ長については、表「[データ長一覧](#)」を参照し、d に定義長を代入して求めてください。ただし、BLOB データ、又は定義長が 256 バイト以上の文字データ（各国・混在文字データも含む）で、下記に属さない列の場合は 12 バイトになります。

- 結合条件中に指定する列（結合列）
- DISTINCT 句指定の選択式に指定する列
- 限定述語の副問合せ中の選択式に指定する列
- IN 述語の副問合せ中の選択式に指定する列
- UNION [ALL], 又は EXCEPT [ALL] によって集合演算対象となっている問合せ指定中の選択式
- ORDER BY 句に指定した列

また、FOR UPDATE 句を指定した場合に、m に加算した 1 に対応する A_i は 12 バイトとします。

(7) 拡張 SQL エラー情報出力機能使用時に必要なメモリ所要量の求め方

拡張 SQL エラー情報出力機能を使用した場合、次のときにプロセス固有領域を確保します。

(a) OPEN 文実行時

計算式

- 32ビットモードの場合
(16 + 16 × m) + a
- 64ビットモードの場合

$$(16+24 \times m) + a$$

(単位：バイト)

a：?パラメタ又は埋込み変数のデータ長の合計

m

$$a = \sum_{i=1} (a_i)$$

i=1

m：SQL 文中の?パラメタ又は埋込み変数の数

a_i：i 番目の?パラメタ又は埋込み変数のデータ長

データ長については、表「埋込み変数又は?パラメタのデータ長」を参照して算出します。

(b) 定義系 SQL の PREPARE 文実行時

計算式

$$\text{SQL 文長} + 20 \quad (\text{単位：バイト})$$

(8) 部分構造インデクスの定義、又は部分構造インデクスを定義した表の更新時に必要なメモリ所要量の求め方

(a) 部分構造インデクスの定義時

定義系 SQL の CREATE INDEX で部分構造インデクスを定義する場合に確保するプロセス固有領域は、次に示す計算式で求められます。

計算式

$$(\text{インデクスキー長}^{\ast 1} \times 100 + 64) \quad (\text{単位：バイト})$$

注※

表に定義する部分構造インデクスの最大定義長です。

(b) 部分構造インデクスを定義した表の更新時

操作系 SQL の INSERT, UPDATE, 又は DELETE で部分構造インデクスを定義した表を更新する場合に確保するプロセス固有領域は、次に示す計算式で求められます。

計算式

$$(\text{インデクスキー長}^{\ast 1} \times 100 + 64 + 128) + \sum (\text{インデクスキー長} + 128)^{\ast 2} \quad (\text{単位：バイト})$$

注※1

表に定義している部分構造インデクスの最大定義長です。

注※2

USING UNIQUE TAG 指定の部分構造インデクス数です。

(9) 圧縮列に対して操作系 SQL を実行する場合に必要なメモリ所要量の求め方

SQL 実行時、データの格納、及び抽出対象に圧縮列が含まれる場合、次に示すメモリサイズのプロセス固有領域を確保します。

計算式

$$\text{MIN (圧縮分割サイズ, 圧縮列の定義長)}^{\ast} \times C + L \quad (\text{単位: バイト})$$

C: 次に示すどれかの条件に該当する場合は 2。該当しない場合は 1。

- SUBSTR 関数を使用している
- POSITION 関数を使用している
- 後方削除更新をしている

L: SQL の実行対象となる圧縮表が格納されている RD エリアのページ長
複数の RD エリアが対象になる場合は、最大のページ長で計算する。

注※

SQL の実行対象となる全圧縮列の中で最大になる値で計算します。

(10) バックエンドサーバで使用する SQL 実行用通信メモリ所要量の求め方

SQL 文実行時、FES-BES 間、及び BES-BES 間で使用する通信で、次に示すメモリサイズのプロセス固有領域を確保します。

計算式

$$4 \times 1024 \times \\ (2 \times 1 \text{SQL で指定する表の最大数} \\ \times \text{表の最大分割 BES 数} \div \text{システム内 BES 数} \\ + \text{フローダブルサーバ数}^{\ast} \times \text{システム内 BES 数} \times 2 \\ + 2 \times \text{フローダブルサーバ数}^{\ast}) \quad (\text{単位: バイト})$$

注※

フローダブルサーバを使用する SQL の中で指定している表の最大数を指定してください。フローダブルサーバを使用しない SQL だけの場合は 0 を指定してください。フローダブルサーバを使用する SQL の詳細は、マニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」の「フローダブルサーバの割り当て方法」を参照してください。

15.2.7 SQL 前処理時に必要なメモリ所要量の計算式

(1) ストアドプロシジャを使用しない場合に必要なメモリ所要量の求め方

ストアドプロシジャを使用しない場合、SQL 前処理時に確保するメモリサイズは、次に示す計算式で求められます。

計算式

$$\uparrow \{ \\ (2539 + Si \times 70 + Pi \times 20 + Ti \times 980 + Ci \times 68 + Wi \times 818 + Ki \times 416 + Li \times 5 \\ + Di \times 116 + Ari \times 108 + Gi \times 44 + Ori \times 10 + Sli \times 40 + Upi \times 96 + Fi \times 90 \\ + Ti \times Cwi \times 48 + \text{MAX}(Pi, Wpi) \times 52 + \text{MAX}(Ti, Sli-1) \times 96 \\ + \text{MAX}(Ti \times 2, Wi) \times 24 + \text{MAX}(Ti \times 3, Wi) \times 24 \\ + \text{MAX}\{\text{MAX}(Ti, Ori + Gi + Si + Fi), Sli-1\} \times 24 \\ \} \times 1.2 \div 1024 \uparrow \times CLS$$

(単位：キロバイト)

Si：SQL 文中の検索項目数

Pi：SQL 文中の埋込み変数、?パラメタ又は SQL パラメタの数

Ti：SQL 文中の表名の数

Ci：SQL 文中の列名の数

Wi：SQL 文中の論理演算子 (AND 及び OR) に出てくる述語の数

Ki：SQL 文中の定数の数

Li：SQL 文中の定数の長さの合計 (単位：バイト)

Di：SQL 文中に定義された格納条件の総数

Ari：SQL 文中の四則演算及び連結演算の数

Gi：SQL 文中の GROUP BY 句に指定した列の数

Ori：SQL 文中の ORDER BY 句に指定した列指定又はソート項目指定番号の数

Fi：SQL 文中の集合関数及びスカラ関数の総数

Sli：SQL 文中の問合せ指定の数

Upi：SQL 文中の更新列数

Cwi：SQL 文中の CASE 式中の WHEN の数

Wpi：SQL 文中の WITH 句に対応する変数の数

CLS : SQL オブジェクト内の一つのアクセスパスが生成される領域の数※

注※

SQL オブジェクト内の一つのアクセスパスが生成される領域の数は、次に示す計算式で求められます。

計算式

SELECT_APSLが適用されている場合※ $a+b \times 4+c+d+e \times 2$ SELECT_APSLが適用されていない場合※ $a+b+c+d+e$

a : フロントエンドサーバ数

フロントエンドサーバ数は 1 を指定します。

b : 表数

表数は次に示す計算式で求めます。

実表数 + 相関名数

c : 集合演算サーバ数

集合関数の指定がある場合は 1 を、指定がない場合は 0 を指定します。

d : GROUP BY 句, DISTINCT 又は ORDER BY 句がある問合せ指定の数

e : ジョインサーバ数

ジョインサーバ数は次に示す計算式で求めます。

$b - \text{SQL 文中の問合せ指定の数}$

注※

SELECT_APSL が適用されているかどうかについては、アクセスパス表示ユーティリティ (pdvwopt) を使用すると分かります。アクセスパス表示ユーティリティ (pdvwopt) については、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

(2) ストアドプロシジャを使用する場合に必要なメモリ所要量の求め方

ストアドプロシジャを使用する場合、SQL 前処理時に確保するメモリサイズ (単位: キロバイト) は、「ストアドプロシジャを使用しない場合に必要なメモリ所要量の求め方」の計算式で求めた値に、ストアドプロシジャごとのプロシジャ制御用オブジェクト長を加算します。プロシジャ制御用オブジェクト長の計算式については、システム共通定義の pd_sql_object_cache_size オペランドの 1 ストアドプロシジャのプロシジャ制御用オブジェクト長を参照してください。1 ストアドプロシジャのプロシジャ制御用オブジェクト長については、マニュアル「HiRDB システム定義」の「1 ルーチンのルーチン制御用オブジェクト長の計算式」を参照してください。

15.2.8 BLOB 型データの検索又は更新時に必要なメモリ所要量の計算式（フロントエンドサーバの場合）

BLOB 型データの検索又は更新時に必要なメモリ所要量は次に示す計算式で求められます。

計算式

$$a + b + 7 \quad (\text{単位：キロバイト})$$

a：ISQL 文中に指定する BLOB 型入力変数又は出力変数で、実行する SQL 文の中で次に示す計算式の結果が最大となる値です。

$$\begin{aligned} & \uparrow \{ \\ & c \\ & \sum_{i=1} (\text{BLOB型入力変数 } i \text{ の実長}^{\ast 1} \times 2 + 58) + \\ & d \\ & \sum_{j=1} (\text{BLOB型出力変数 } j \text{ の定義長}^{\ast 2} + 26) \\ & \} \div 1024 \uparrow \end{aligned}$$

注※ 1

埋込み変数で UAP から HiRDB サーバに受け渡された BLOB 型データの実長の長さです。

注※ 2

HiRDB から UAP に返却する BLOB 型データを受け取る UAP の埋込み変数の宣言長です。

b：同時オープン中のカーソルで結合検索を行う SQL 文の組み合わせで、次に示す計算式の結果が最大となる値です。

$$256 \times \text{同時オープン中のカーソル数}$$

c：入力変数の数

d：出力変数の数

15.2.9 BLOB 型データの検索又は更新時に必要なメモリ所要量の計算式（バックエンドサーバ又はディクショナリサーバの場合）

BLOB 型データの検索又は更新時に必要なメモリ所要量は次に示す計算式で求められます。

計算式

$$a + b \quad (\text{単位：キロバイト})$$

a : ISQL 文中に指定する BLOB 型入力変数又は出力変数について、実行する SQL 文の中で、次に示す計算式の結果が最大となる値です。

$$\uparrow \left\{ \begin{array}{l} c \\ \sum_{i=1} (\text{BLOB型入力変数 } i \text{ の実長}^{\ast} + 118 + 70 \times \text{出力変数の数}) \\ \end{array} \right\} \div 1024 \uparrow$$

注※

埋込み変数で UAP から HiRDB サーバに受け渡された BLOB 型データの実際の長さです。

b : 同時オープン中のカーソルで BLOB 型データの検索を行う SQL 文の組み合わせで、次に示す計算式の結果が最大となる値です。

$$d \sum_{i=1} \{ 280 + 184 \times (\text{SQL } i \text{ に記述した表数} + 1) \}$$

c : 入力変数の数

d : カーソル数

15.2.10 ブロック転送又は配列 FETCH で必要なメモリ所要量の計算式 (フロントエンドサーバの場合)

ブロック転送又は配列 FETCH で必要なメモリ所要量は、次の計算式で求められます。

条件		PDBLKBUFSIZE オペランドの指定値	
		省略又は 0	1 以上
FETCH 文の INTO 句に配列型の埋込み変数を指定する		計算式 1	
FETCH 文の INTO 句に配列型の埋込み変数を指定しない	PDBLK オペランドを省略又は 1	—	計算式 2
	PDBLK オペランドが 2 以上	計算式 1	

(凡例) — : 該当しません。

計算式 1

$$\uparrow \{ 864 + 16 \times a + (6 \times a + 2 \times d + b) \times c \} \div 1024 \uparrow \quad (\text{単位 : キロバイト})$$

a : SELECT 句で指定する検索項目数

b : FETCH 文で受け取る検索結果中の 1 行のデータ長 (各列の最大長の合計。単位はバイト)

c : PDBLK オペランドの指定値又は配列数

d : SELECT 句で指定する検索項目で、BINARY 型を指定した選択式の数

計算式 2

MAX (X₁, X₂)

(単位 : キロバイト)

X₁ : $\uparrow (864 + 22 \times a + 2 \times c + b) \div 1024 \uparrow$

X₂ : PDBLKBUFSIZE オペランドの値

a : SELECT 句で指定する検索項目数

b : FETCH 文で受け取る検索結果中の 1 行のデータ長 (実際に取得する各列の長さの合計。単位はバイト)

c : SELECT 句で指定する検索項目で、BINARY 型を指定した選択式の数

15.2.11 インメモリデータ処理に必要なメモリ所要量

インメモリデータ処理に必要なメモリ所要量は次に示す計算式で求められます。

HiRDB/パラレルサーバの場合は、サーバマシンごとにインメモリ化する RD エリアを見積もってください。

計算式

- インメモリデータバッファが使用する共用メモリを実メモリ上に固定しない場合
計算式 1 + D × 2 (単位 : キロバイト)
- インメモリデータバッファが使用する共用メモリを実メモリ上に固定する場合
計算式 1 + D × $\uparrow (\uparrow 2048 \div p \uparrow \times p) \div 1024 \uparrow$ (単位 : キロバイト)

計算式 1

- インメモリデータバッファが使用する共用メモリを実メモリ上に固定しない場合
 $\sum_{i=1}^n \uparrow \{736 + 32 \times A + 48 + 448 \times B + 2048 + C \times B\} \div 1024 \uparrow$ (単位 : キロバイト)
- インメモリデータバッファが使用する共用メモリを実メモリ上に固定する場合
 $\sum_{i=1}^n \uparrow \{ \uparrow (736 + 32 \times A + 48 + 448 \times B + 2048 + C \times B) \div p \uparrow \times p \} \div 1024 \uparrow$ (単位 : キロバイト)

n : インメモリ RD エリアの数

A : インメモリ RD エリアを構成する HiRDB ファイル数

B : インメモリ RD エリアの総ページ数

C : インメモリ RD エリアのページサイズ

D : 計算式 2 の値

p : Windows の Large Page でのページサイズ

pdntenv コマンドで確認できます。

計算式 2 (インメモリデータバッファが使用する共用メモリセグメント数)

↑ 計算式 1 の値 ÷ (SHMMAXオペランドの値 × 1024) ↑

計算式 2 で求めた値は、pd_max_resident_rdarea_shm_no オペランドの見積もりに使います。

16

RD エリアの容量の見積もり

この章では、各 RD エリアの容量の見積もり方法について説明します。

16.1 ユーザ用 RD エリアの容量の見積もり

ここでは、ユーザ用 RD エリアの容量の見積もり方法について説明します。

16.1.1 ユーザ用 RD エリアの容量の計算方法

(1) ユーザ用 RD エリアの容量の求め方

ユーザ用 RD エリアの容量は、次に示す計算式で求めます。

計算式

$$\begin{aligned} & \text{ユーザ用RDエリアの容量 (単位: バイト)} \\ & = \text{ユーザ用RDエリアのページ長}^{\ast 1} \times \text{ユーザ用RDエリアの総ページ数}^{\ast 2} \end{aligned}$$

注※1

データベース初期設定ユーティリティ (pdinit) 又はデータベース構成変更ユーティリティ (pdmod) の create rdarea 文で指定するページ長です。

注※2

「[ユーザ用 RD エリアの総ページ数を求める計算式](#)」を参照してください。

(2) ユーザ用 RD エリアの総ページ数を求める計算式

ユーザ用 RD エリアの総ページ数は、次に示す計算式で求めます。

計算式

$$\begin{aligned} & \text{ユーザ用RDエリアの総ページ数 (単位: ページ)} \\ & = \text{ディレクトリページ部分の総ページ数} + \text{データページ部分の総ページ数} \end{aligned}$$

(a) ディレクトリページ部分の総ページ数の計算式

$$\begin{aligned} & \text{ディレクトリページ部分の総ページ数 (単位: ページ)} = \\ & 6 \times (n+1) + \lceil 20480 \div P \rceil \times 2 \\ & + \sum_{i=1}^n \{ \lceil d_i \div b \rceil + \lceil d_i \div f \rceil \} \end{aligned}$$

n: ユーザ用 RD エリアを構成する HiRDB ファイル数

P: ユーザ用 RD エリアのページ長 (バイト)

b: $\downarrow (P-20) \div (\lceil S \div 32 \rceil \times 8 + 56) \downarrow$

f: $\downarrow (125 \times P) \div (16 \times b) \downarrow \times b$

d_i : データベース初期設定ユーティリティ (pdinit) 又はデータベース構成変更ユーティリティ (pdmod) の create rdarea 文で指定する各 HiRDB ファイルのセグメント数

S : データベース初期設定ユーティリティ (pdinit) 又はデータベース構成変更ユーティリティ (pdmod) の create rdarea 文で指定する 1 セグメントのページ数 (セグメントサイズ)

(b) データページ部分の総ページ数の計算式

データページ部分の総ページ数 (単位 : ページ) =

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^e \{ \lceil \alpha_i \div S \rceil \times S \} \\ & + \sum_{i=1}^e \{ \lceil \beta_i \div S \rceil \times S \} \\ & + \sum_{i=1}^k \{ \lceil (\gamma_i + 1) \div S \rceil \times S \} \end{aligned}$$

e : ユーザ用 RD エリアに格納する表の総数

k : ユーザ用 RD エリアに格納するインデクスの総数

S : データベース初期設定ユーティリティ (pdinit) 又はデータベース構成変更ユーティリティ (pdmod) の create rdarea 文で指定する 1 セグメントのページ数 (セグメントサイズ)

α_i : 各表の分岐するとした BINARY 列以外の列を格納するために必要なページ数

「表の格納ページ数の計算方法」を参照してください。

β_i : 各表の分岐するとした BINARY 列を格納するために必要なページ数

「表の格納ページ数の計算方法」を参照してください。

γ_i : 各インデクスを格納するために必要なページ数

「インデクスの格納ページ数の計算方法」を参照してください。

16.1.2 表の格納ページ数の計算方法

CREATE TABLE で FIX 指定をするかどうかによって、表の格納ページ数の計算方法が異なります。それぞれの計算方法を「FIX 指定がない場合」と「FIX 指定がある場合」に説明します。「FIX 指定がない場合」及び「FIX 指定がある場合」の計算式中使用する変数については、「計算式中使用する変数」で説明しています。表の格納ページ数の計算例については、「表の格納ページ数の計算例」で説明しています。また、リバランス機能を使用する場合の RD エリア容量見積もりを「リバランス機能を使用する場合のエリア容量見積もり」で説明しています。

なお、表を横分割する場合、格納 RD エリアごとにページ数を求めてください。

(1) FIX 指定がない場合

FIX 指定がない場合の表の格納ページ数は、次に示す計算式で求めます。

計算式

表の格納ページ数 =
 分岐するとしたBINARY列以外を格納するページ数
 + 分岐するとしたBINARY列を格納するページ数 (単位：ページ)

・分岐するとした BINARY 列以外を格納するページ数

$$\left\lceil \frac{(P + SPN1 + \sum_{i=1}^n PS_i) \times g}{g - \left\lfloor \frac{g \times h}{100} \right\rfloor} \right\rceil$$

・分岐するとした BINARY 列を格納するページ数

SPN2

(a) P の求め方

P の求め方を次に示します。なお、P の分母の括弧部は 1 ページに格納される行数であり、最小 1、最大 255 とします。

$$P = \left\lceil \frac{a}{\text{MIN} \left(255, \left(\frac{b \times (100 - c)}{100} - 48 - Z \right)^{\ast 1} \right) \right\rceil$$

$\left\lfloor \frac{\sum_{i=1}^f d_i}{2} \right\rfloor \times 2 + 8 + 2 \times f$

注※1 次の条件を満たすように b、c の値を決定してください。
 b の値を決定する場合、マニュアル「HiRDB Version 9 SQLリファレンス」のCREATE TABLEの
 共通規則に記載されている、列の長さの合計による制限も満たす必要があります。

$$\left\lfloor \frac{b \times (100 - c)}{100} \right\rfloor - 48 - Z \geq \left\lfloor \frac{\sum_{i=1}^f d_i}{2} \right\rfloor \times 2 + 8 + 2 \times f$$

(b) PS_i の求め方

PS_i の求め方を次に示します。次に示す計算式で各 PS_i を計算し、その総和を求めてください。なお、n は表「可変長文字列型のデータ長一覧（抽象データ型及び繰返し列を除く）」に該当する列の数を示しています。

$$PS_i = a \times \lceil e_i \rceil \div (b - 62) \uparrow$$

(2) FIX 指定がある場合

FIX 指定がある場合の表の格納ページ数は、次に示す計算式で求めます。

計算式

$$\text{表の格納ページ数} = \left\lceil \frac{Q \times g}{g - \left\lfloor \frac{g \times h}{100} \right\rfloor} \right\rceil \quad (\text{単位：ページ})$$

(a) Q の求め方

Q の求め方を次に示します。なお、Q の分母の括弧部は 1 ページに格納される行数であり、最小 1、最大 255 とします。

$$Q = \left\lceil \text{MIN} \left(255, \left(\frac{a - \left\lfloor \frac{b \times (100 - c)}{100} \right\rfloor - 48 - Z}{\left\lceil \frac{\sum_{i=1}^f d_i}{2} \right\rceil \times 2 + 6} \right) \right) \right\rceil \quad \text{※1}$$

注※1 次の条件を満たすように b、c の値を決定してください。
b の値を決定する場合、マニュアル「HiRDB Version 9 SQL リファレンス」の CREATE TABLE の共通規則に記載されている、列の長さの合計による制限も満たす必要があります。

$$\left\lfloor \frac{b \times (100 - c)}{100} \right\rfloor - 48 - Z \geq \left\lceil \frac{\sum_{i=1}^f d_i}{2} \right\rceil \times 2 + 6$$

(3) 計算式中使用する変数

a：表に格納する行の総数（件）

b：ユーザ用 RD エリアのページ長（バイト）

c：CREATE TABLE で指定する未使用領域の比率（%）

未使用領域の比率を指定しない場合は、30%を仮定して計算します。

d_i：各列のデータ長（バイト）

表「[データ長一覧](#)」を参照して、すべての列について求めてください。

抽象データ型の列のデータ長については、「[抽象データ型の列のデータ長の求め方](#)」を参照してください。

繰返し列のデータ長については、「[繰返し列のデータ長の求め方](#)」を参照してください。

e_i：列のデータ長の平均値（バイト）

- 既定義型で定義された列の場合、表「[可変長文字列型のデータ長一覧（抽象データ型及び繰返し列を除く）](#)」を参照して、表中に示したデータ型の列についてだけ求めてください。

- 抽象データ型で定義された列の場合、表「可変長文字列型のデータ長一覧（抽象データ型の場合）」を参照して、表中に示したデータ型の列についてだけ求めてください。
- 繰返し列の場合、表「可変長文字列型のデータ長一覧（繰返し列の場合）」を参照して、表中に示したデータ型の列についてだけ求めてください。

f：表に定義する列の総数（個）

g：表を格納する RD エリアのセグメントサイズ（ページ）

h：CREATE TABLE で指定するセグメント内の空きページ比率（%）

セグメント内の空きページ比率を指定しない場合は、10%を仮定して計算します。ここでいう空きページとは、未使用ページのことです。

Z：次に示すどちらかを代入します。

- pd_dbreuse_remaining_entries オペランドの指定値が ALL, 又は, ONLY_USER の場合：0
- pd_dbreuse_remaining_entries オペランドの指定値が上記以外の場合：510

SPN1：分岐するとした列（BINARY 以外）を格納するページ数

なお、分岐する条件については表「データ長一覧」の注※5 で説明しています。

$$SPN1 = \sum_{i=1}^f \uparrow \text{分岐するとした } d_i \text{ の値} \div (b-61) \uparrow \times a \times SF$$

SPN2：分岐するとした BINARY 列を格納するページ数

なお、分岐する条件については表「データ長一覧」の注※5 で説明しています。

$$SPN2 = SPN2A + SPN2B + SPN2C$$

- INSERT SQLによる分岐ページ数
分岐するとしたBINARY列について計算します。

$$SPN2A = \sum_{i=1}^k \{ \downarrow L_i \div (b-59) \downarrow \times a + A \} \times SF$$

- pdload又はpdrorgによる分岐ページ数

$L_i > (b-2853) \div 255$ のとき

$$SPN2B = \sum_{i=1}^k \uparrow \{ \sum (L_i + 11) \times a \} \div (b-48) \uparrow \times SF$$

$L_i \leq (b-2853) \div 255$ のとき

$$SPN2C = \uparrow a \div 255 \uparrow \times SF$$

A の計算式を次に示します。

$$A = \left\lceil \min \left(255, \sum_{i=1}^k \left\lfloor \frac{L_i - (b-59) \times \left\lfloor \frac{L_i}{b-59} \right\rfloor + 11}{b-48} \right\rfloor \right) \right\rceil$$

k：分岐するとした列の数

L_i：各列の実際のデータ長（バイト）

圧縮列の場合は次の計算式の値になります。

圧縮後のデータ長 + (↑圧縮前のデータ長 ÷ 圧縮分割サイズ ↑) × 8

SF：1.3

ただし、次に示す場合は 1.3 より大きくしてください。

- 抽象データ型の列を大量に更新する場合
- 繰返し列に対して要素のデータ長が大きくなる更新又は要素数が増える更新を大量に実行する場合
- VARCHAR, NVARCHAR, MVARCHAR, 又は BINARY 型の列に対してデータ長が大きくなる更新を大量に実行する場合
- BINARY 型の列に、データ長が大きくなる更新を大量に実行する場合
- 列ごとのデータ抑制が実行された列に対して、データ長が大きくなる更新を大量に実行する場合
- 前記以外のデータ型で、NULL 値から非 NULL 値への更新を大量に実行する場合

表 16-1 データ長一覧

分類	データ型及び条件			データ長 (単位：バイト)
数値データ	INTEGER			4
	SMALLINT			2
	LARGE DECIMAL(m,n) ※1			↓ m ÷ 2 ↓ + 1 ※2
	FLOAT 又は DOUBLE PRECISION			8
	SMALLFLT 又は REAL			4
文字データ	CHARACTER(n)			n ※3
	VARCHAR(n)	d ≤ 255	繰返し列の要素	d + 2
			上記以外	d + 1
		d ≥ 256		6
	VARCHAR(n) ノースプリット オプション	n ≤ 255	抽象データ型の属性	d + 3
繰返し列の要素			d + 2	

分類	データ型及び条件			データ長 (単位: バイト)	
	指定あり		上記以外	$d + 1$	
		$n \geq 256$	分岐する場合 ^{*5}		6
			分岐しない 場合 ^{*5}	抽象データ型の属性	$d + 3$
				繰返し列の要素	$d + 2$
				上記以外	$d + 3$
各国文字データ	NCHAR(n)又は NATIONAL CHARACTER(n)			$2 \times n$ ^{*4}	
各国文字データ	NVARCHAR(n)	$d \leq 127$	繰返し列の要素	$2 \times d + 2$	
			上記以外	$2 \times d + 1$	
		$d \geq 128$	6		
	NVARCHAR(n) ノースプリット オプション 指定あり	$n \leq 127$	抽象データ型の属性		$2 \times d + 3$
			繰返し列の要素		$2 \times d + 2$
			上記以外		$2 \times d + 1$
		$n \geq 128$	分岐する場合 ^{*5}		6
			分岐しない 場合 ^{*5}	抽象データ型の属性	$2 \times d + 3$
				繰返し列の要素	$2 \times d + 2$
	上記以外	$2 \times d + 3$			
混在文字データ	MCHAR(n)			n ^{*3}	
混在文字データ	MVARCHAR(n)	$d \leq 255$	繰返し列の要素	$d + 2$	
			上記以外	$d + 1$	
		$d \geq 256$	6		
	MVARCHAR(n) ノースプリット オプション 指定あり	$n \leq 255$	抽象データ型の属性		$d + 3$
			繰返し列の要素		$d + 2$
			それ以外		$d + 1$
		$n \geq 256$	分岐する場合 ^{*5}		6
			分岐しない 場合 ^{*5}	抽象データ型の属性	$d + 3$
				繰返し列の要素	$d + 2$
上記以外	$d + 3$				
日付データ	DATE			4	
時刻データ	TIME			3	
日間隔データ	INTERVAL YEAR TO DAY			5	

分類	データ型及び条件		データ長 (単位：バイト)	
時間隔データ	INTERVAL HOUR TO SECOND		4	
時刻印データ	TIMESTAMP(n)		$7 + (n \div 2)$	
長大データ	BLOB		9	
バイナリデータ	BINARY(n)	$n \leq 255$	$d + 3$	
		$n \geq 256$	分岐する場合 ^{*5}	15
			分岐しない場合 ^{*5}	$d + 3$
	BINARY(n) 圧縮指定あり	分岐する場合 ^{*5}	15	
	分岐しない場合 ^{*5}	$\gamma + 9$		

d：実際のデータ長（文字数）

m, n：正の整数

γ ：圧縮後のデータ長（文字数）

注※1

全体のけた数が m けたで、小数点以下のけた数が n けたの固定小数点数です。m を省略した場合は 15 を仮定します。

注※2

表定義時に表オプションに SUPPRESS DECIMAL を指定した場合、データ長は「 $\downarrow k \div 2 \downarrow + 2$ 」になります。k は、格納時の有効けた数（先頭の 0 の部分を除いたけた数）を示します。なお、次に示す場合は SUPPRESS DECIMAL を使用しないでください。計算式中の a は、SUPPRESS DECIMAL 又は列データ抑制指定を使用しない場合の、表中の列のデータ長の合計値です。

$$32717 < (a + \text{表中の列数} \times 2 + 8)$$

注※3

列データ抑制指定をして、データ抑制された場合、n は「 $n - b + 4$ 」になります。なお、データ抑制は、列データ抑制指定時、列データの最後の文字が空白の場合、その最後の文字と連続している半角の空白が 4 文字以上あるときだけ実行されます。b は、列データの最後の文字と連続している空白の数を示します。

ただし、列データ抑制指定をして、データ抑制されなかった場合は、列ごとに 1 バイトの付加情報が追加されます。

なお、次に示す場合は列データ抑制指定を使用しないでください。計算式中の a は、SUPPRESS DECIMAL 又は列データ抑制指定を使用しない場合の、表中の列のデータ長の合計値です。

$$32717 < (a + \text{表中の列数} \times 2 + 8)$$

注※4

列データ抑制指定をして、データ抑制された場合、 $2 \times n$ は「 $2 \times n - 2 \times b + 5$ 」になります。なお、データ抑制は、列データ抑制指定時、列データの最後の文字が空白の場合、その最後の文字と連続している全角の空白が3文字以上あるときだけ実行されます。bは、列データの最後の文字と連続している空白の数を示します。

ただし、列データ抑制指定をして、データ抑制されなかった場合は、列ごとに1バイトの付加情報が追加されます。

なお、次に示す場合は列データ抑制指定を使用しないでください。計算式中のaは、SUPPRESS DECIMAL 又は列データ抑制指定を使用しない場合の、表中の列のデータ長の合計値です。

$$32717 < (a + \text{表中の列数} \times 2 + 8)$$

注※5

通常は分岐しない場合で計算します。次に示す計算式が成立する場合に分岐します。なお、圧縮列の場合、データ長は圧縮前のデータ長で計算してください。

BL > ページ長 - 50
$BL \text{ (バイト)} = \sum_{i=1}^f d_i + 2 \times f + 6$

この分岐条件が成立した場合は、分岐しないとした列を列番号の小さい方から分岐条件が成立しなくなるまで分岐するとしてBLを計算し直してください。

表 16-2 可変長文字列型のデータ長一覧（抽象データ型及び繰返し列を除く）

データ型		データ長 (バイト)
VARCHAR(n)	$d \geq 256$	$d + 2$
	ノースプリットオプション指定あり	0
NVARCHAR(n)	$d \geq 128$	$2 \times d + 2$
	ノースプリットオプション指定あり	0
MVARCHAR(n)	$d \geq 256$	$d + 2$
	ノースプリットオプション指定あり	0

d: 実際のデータ長 (文字数)

(4) 抽象データ型の列のデータ長の求め方

抽象データ型の列のデータ長 d_i は、次に示す計算式で求めます。

計算式

$d_i = \sum_{k=1}^h ADT_k + 5$

h：抽象データ型の継承の数（個）

継承なしの場合は 1

CREATE TYPE 文で UNDER オペランドを指定して別の抽象データ型を継承した場合、最も上位の抽象データ型を h 番目、最も下位の抽象データ型を 1 番目としてください。

ADT_k：抽象データ型のデータ長（バイト）

次に示す計算式で求めてください。

$$ADT_k = \sum_{i=1}^m att_j + 10 + 2 \times m$$

m：抽象データ型の全属性数（個）

att_j：抽象データ型の各属性のデータ長（バイト）

継承がない場合は、m=1 であり、ADT₁ を計算します。

各属性のデータ長については、表「データ長一覧」を参照してください。ただし、データ型が表「可変長文字列型のデータ長一覧（抽象データ型の場合）」で示す条件を満たしている場合は、表「可変長文字列型のデータ長一覧（抽象データ型の場合）」に従ってデータ長を計算してください。

また、対応する atte_j の値を次に示す計算式に代入して、分岐行格納ページ数 ADTLS を P に加算してください。

$$ADTLS = \sum_{i=1}^h \uparrow atte_j \div (b-62) \uparrow \times a$$

属性が抽象データ型で定義されている場合は、次に示す計算式で属性のデータ長を求めてください。

$$att_j \text{ (バイト)} = \sum_{k=1}^h ADT_k + 5$$

表 16-3 可変長文字列型のデータ長一覧（抽象データ型の場合）

データ型	条 件	データ長 att _j (バイト)	分岐部分の データ長 atte _j (バイト)
VARCHAR(n)	d ≥ 256	8	d + 2
	ノースプリットオプション指定あり	d + 3	0
NVARCHAR(n)	d ≥ 128	8	2 × d + 2
	ノースプリットオプション指定あり	2 × d + 3	0
MVARCHAR(n)	d ≥ 256	8	d + 2

データ型	条件	データ長 att _j (バイト)	分岐部分の データ長 atte _j (バイト)
	ノースプリットオプション指定あり	d + 3	0

d：実際のデータ長（文字数）

(5) 繰返し列のデータ長の求め方

繰返し列のデータ長は、次に示す計算式で求めます。

計算式

$$d_i = 4 + (e_{l_i} + 1) \times e_{n_i}$$

e_{l_i}：繰返し列のデータ長

表「データ長一覧」から求めてください。

ただし、可変長文字列型の場合は、表「可変長文字列型のデータ長一覧（繰返し列の場合）」から求めてください。

e_{n_i}：繰返し列の平均要素数

表 16-4 可変長文字列型のデータ長一覧（繰返し列の場合）

データ型	条件	データ長 e _{l_i} (バイト)	分岐部分の データ長 e _{s_j} (バイト)
VARCHAR(n)	d ≥ 256	5	d + 2
	ノースプリットオプション指定あり	d + 2	0
NVARCHAR(n)	d ≥ 128	5	2 × d + 2
	ノースプリットオプション指定あり	2 × d + 2	0
MVARCCHAR(n)	d ≥ 256	5	d + 2
	ノースプリットオプション指定あり	d + 2	0

d：実際のデータ長（文字数）

可変長文字列型の繰返し列で、e_{l_i}の値が表「可変長文字列型のデータ長一覧（繰返し列の場合）」の条件を満たす列について、次に示す計算式の値をPに加算してください。

$$\uparrow \sum_{i=1}^m \{ e_{s_i} \times e_{n_i} + 14 \times (e_{n_i} - 1) \} \div (b - 62) \uparrow \times a$$

m：表「可変長文字列型のデータ長一覧（繰返し列の場合）」の条件を満たす可変長文字列型の繰返し列数

es_i : 1 要素当たりの実際のデータ長の平均値

表「可変長文字列型のデータ長一覧（抽象データ型及び繰返し列を除く）」に示したデータ長を適用します。

(6) リバランス機能を使用する場合のエリア容量見積もり

ハッシュ関数 HASHA, HASHB, HASHC, HASHD, HASHE, HASHF を使用した分割表の場合、データは 1,024 個のハッシュ要素値に分けられ、値ごとに別々のセグメントに格納されます。

各分割 RD エリアには、平均 (1024 ÷ 分割数) のハッシュ要素数のデータが格納されます。このため、各 RD エリアには、少なくともその RD エリアに格納される要素数分のセグメントを割り当てる必要があります。

リバランス機能を使用する場合の RD エリア容量は次のように見積もります。

1. データ件数 N, 行長 L, ページ長 P から、必要な総セグメント数 S_n を見積もります。
2. RD エリアあたりに必要なセグメント数 S_{sn} を見積もります。

$$S_{sn} = \lceil S_n \div S_{rn} \rceil \times S_{rn}$$

$$S_{rn} : \lceil 1024 \div D_{vn} \rceil$$

D_{vn} : RD エリア分割数

3. 余裕値を考慮して、RD エリア当たりの使用中セグメント数 S を見積もります。

$$S = \lceil (S_{sn} \times K) \div S_{rn} \rceil \times S_{rn}$$

K : 係数 (例 : 余裕率 20% の場合, 1.2)

(7) 表の格納ページ数の計算例

(a) 例題

次に示す在庫表の表格納ページ数を求めます。

品番	商品名	規格	単価	数量	原価
20180	掃除機	C20	20000	26	15000
20190	掃除機	C77	28000	105	23000
20130	冷蔵庫	P10	30000	70	25000
20220	テレビ	K18	35000	12	30000
20200	掃除機	C89	35000	30	30000
20140	冷蔵庫	P23	35000	60	30000
20280	アンプ	L10	38000	200	33000
20150	冷蔵庫	P32	48000	50	43000

品番	商品名	規格	単価	数量	原価
20290	アンプ	L50	49800	260	45000
20230	テレビ	K20	50000	15	45000
20160	冷蔵庫	P35	55800	120	50000

計算条件

1. 表に格納する行の総数：10000 件
2. ユーザ用 RD エリアのページ長：8192 バイト
3. CREATE TABLE で指定する未使用領域の比率：30%
4. 列数：6 列
5. 表を格納する RD エリアのセグメントサイズ：100 ページ
6. CREATE TABLE で指定するセグメント内の空きページ比率：40%
7. 列のデータ型：次に示します。
 - 品番：CHARACTER(5)
 - 商品名：NCHAR(4)
 - 規格：CHARACTER(3)
 - 単価：INTEGER
 - 数量：INTEGER
 - 原価：INTEGER
8. システム共通定義 pd_dbreuse_remaining_entries オペランドを指定していない

FIX 指定がない場合

1. 行長の計算

5 (品番) + 2×4 (商品名) + 3 (規格) + 4 (単価) + 4 (数量) + 4 (原価) = 28 バイト

2. P の計算

$$\frac{10000 - \frac{8192 \times (100 - 30)}{100} - 48}{14 \times 2 + 8 + 2 \times 6} = 85$$

3. 表の格納ページ数の計算

$$\frac{85 \times 100}{100 - \frac{100 \times 40}{100}} = 142 \text{ ページ}$$

FIX 指定がある場合

1. 行長の計算

5 (品番) + 2×4 (商品名) + 3 (規格) + 4 (単価) + 4 (数量) + 4 (原価) = 28 バイト

2. Q の計算

$$\begin{array}{c} \uparrow \\ \hline 10000 \\ \hline \downarrow \frac{8192 \times (100-30)}{100} \downarrow -48 \\ \hline 14 \times 2 + 6 \\ \hline \downarrow \\ =60 \\ \uparrow \end{array}$$

3. 表の格納ページ数の計算

$$\begin{array}{c} \uparrow \\ \hline 60 \times 100 \\ \hline \downarrow 100 - \frac{100 \times 40}{100} \\ \hline = \underline{100 \text{ ページ}} \\ \uparrow \end{array}$$

16.1.3 インデクスの格納ページ数の計算方法

インデクスの格納ページ数の計算方法を「[計算方法](#)」で説明します。「[計算方法](#)」の計算式中使用する変数については「[計算式中使用する変数](#)」で説明しています。インデクスの格納ページ数の計算例については「[インデクスの格納ページ数の計算例](#)」で説明しています。

なお、CREATE TABLE でクラスタキーを指定する場合、インデクスの格納ページ数を求める方法と同じ方法で、クラスタキーの格納ページ数を求めてください。

また、インデクスを横分割する場合、格納 RD エリアごとにページ数を求めてください。

注意事項

インデクスページスプリットが発生すると、インデクスページ内のキーの格納比率を 50:50 にして二つのインデクスページに分割します。このため、インデクスの追加又は更新が多く発生すると、インデクスの格納ページ数は最大で見積もり式の 2 倍の容量が必要となります。また、最大キーが格納されたリーフページのインデクスページスプリットは、UAP からの INSERT であっても PCTFREE オペランドの値が考慮されます。

なお、インデクスページスプリットの発生回数を削減する方法の一つにアンバランスインデクススプリットがあります。インデクスページスプリット及びアンバランスインデクススプリットについては、マニュアル「[HiRDB システム運用ガイド](#)」を参照してください。

(1) 計算方法

インデクスの格納ページ数は、次に示す計算式で求めます。

計算式

$$\text{インデクスの格納ページ数 (単位: ページ)} = \sum_{i=1}^n P_i + P_d$$

P_i は、**計算式 1** に示す漸化式から求めます。

P_n = 1 となるまで P_{i+1} の計算をし、その計算結果の総計を求めてください。

P_d は、キー値の重複が 201 以上の場合に計算します。P_d の求め方を**計算式 2** に示します。

計算式 1

$$\begin{array}{l}
 P_1 = \left(\frac{c-h}{\text{MAX} \left(1, \frac{\frac{a \times (100-b)}{100} - g - 68}{18+g+4 \times d} \right)} \right) \\
 + \left(\frac{e}{\text{MAX} \left(1, \frac{\frac{a \times (100-b)}{100} - g - 68}{18+g} \right)} \right) \\
 + \left(\frac{h}{\text{MAX} \left(1, \frac{\frac{a \times (100-b)}{100} - g - 68}{14+g} \right)} \right) \\
 P_{i+1} = \left(\frac{P_i}{\text{MAX} \left(1, \frac{\frac{a \times (100-b)}{100} - g - 68}{14+g} \right)} + 1 \right)
 \end{array}$$

計算式 2

$$P_d = \left(\frac{\frac{f}{\frac{\frac{a \times 95}{100} - 70}{4}} + 1}{+ 1} \right) \times e$$

繰返し列を含むインデックスの場合の 1 行当たりの繰返し要素の重複数について

繰返し列を含むインデックスの場合、1 行当たりの繰返し要素の重複数は、次に示す計算式の値を超えないようにしてください。

$$\text{重複数} = \downarrow \left(\frac{\downarrow a \times 0.95 \downarrow - 82}{4} \downarrow - 1 \right)$$

(2) 計算式中使用する変数

a: ユーザ用 RD エリアのページ長 (バイト)

b: CREATE INDEX で指定する未使用領域の比率^{※1} (%)

c: キー値の重複が 200 以下のキーの種類の数 (個) ^{※2, 3, 4}

d: キー値の重複が 200 以下のキーの重複数の平均値 (個) ^{※3, 5}

e: キー値の重複が 201 以上のキーの種類の数 (個) ^{※3, 4}

f: キー値の重複が 201 以上のキーの重複数の平均値 (個) ^{※3, 5}

g: DB 格納キー長^{※6} (バイト)

h: 次に示すどちらかを代入します。

- ユニークインデックスの場合: ナル値以外のキーの種類の数 (個)
なお、複数列インデックスの場合は、構成列にナル値を含まない全キー数となります。
- ユニークインデックス以外の場合: 0

注※1

未使用領域の比率を指定しない場合は、30%を仮定して計算します。また、クラスタキーを指定する場合は、CREATE TABLE で指定する未使用領域の比率とします。

注※2

ユニークインデックスの重複がないキーを含める必要があります。

注※3

$c \times d + e \times f$ の値が、インデックスのキーの総数以上になるように計算してください。

注※4

ユニークインデックスの重複があるキー (キー値にナル値を含むことで重複するキー) を含める必要があります。

注※5

小数点未満は整数値に切り上げてください。

注※6

表「[インデックスのキー長一覧](#)」を参照してください。DB 格納キー長は、次に示す計算式で求めます。

- 単一列インデックス及び固定長複数列インデックスの場合
 $\lceil \text{キー長} \div 4 \rceil \times 4$
- 可変長複数列インデックスで、かつキー長 255 バイト以下の場合
 $\lceil (\text{キー長} + 1) \div 4 \rceil \times 4$
- 可変長複数列インデックスで、かつキー長 256 バイト以上の場合

$$\uparrow (\text{キー長} + 2) \div 4 \uparrow \times 4$$

ただし、複数列インデクスのキー長は、表「インデクスのキー長一覧」を基に全構成列のキー長を加算したものとなります。

表 16-5 インデクスのキー長一覧

分類	データ型	キー長 (単位: バイト)					
		キー長が 255 バイト以下			キー長が 256 バイト以上		
		単一列 インデクス	複数列インデクス		単一列 インデクス	複数列インデクス	
			固定長※1	可変長※2		固定長※1	可変長※2
数値 データ	INTEGER	4	5	6	—	5	7
	SMALLINT	2	3	4	—	3	5
	LARGE DECIMAL (m,n)※3	$\downarrow m \div 2 \downarrow + 1$	$\downarrow m \div 2 \downarrow + 2$	$\downarrow m \div 2 \downarrow + 3$	—	$\downarrow m \div 2 \downarrow + 2$	$\downarrow m \div 2 \downarrow + 4$
	FLOAT 又は DOUBLE PRECISION	8	×	×	—	×	×
	SMALLFLT 又は REAL	4	×	×	—	×	×
文字 データ	CHARACTER (n)	n	n + 1	n + 2	n	n + 1	n + 3
	VARCHAR(n)	a + 1	—	a + 2	a + 2	—	a + 3
各国 文字 データ	NCHAR(n) 又は NATIONAL CHARACTER (n)	2 × n	2 × n + 1	2 × n + 2	2 × n	2 × n + 1	2 × n + 3
	NVARCHAR (n)	2 × b + 1	—	2 × b + 2	2 × b + 2	—	2 × b + 3
混在 文字 データ	MCHAR(n)	n	n + 1	n + 2	n	n + 1	n + 3
	MVARCHAR (n)	a + 1	—	a + 2	a + 2	—	a + 3
日付 データ	DATE	4	5	6	—	5	7
時刻 データ	TIME	3	4	5	—	4	6

分類	データ型	キー長 (単位: バイト)					
		キー長が 255 バイト以下			キー長が 256 バイト以上		
		単一列 インデクス	複数列インデクス		単一列 インデクス	複数列インデクス	
			固定長※1	可変長※2		固定長※1	可変長※2
日間隔 データ	INTERVAL YEAR TO DAY	5	6	7	—	6	8
時間隔 データ	INTERVAL HOUR TO SECOND	4	5	6	—	5	7
時刻印 データ	TIMESTAMP(p)	$7 + (p \div 2)$	$8 + (p \div 2)$	$9 + (p \div 2)$	—	$8 + (p \div 2)$	$10 + (p \div 2)$

a: 実際のデータ長

b: 実際の文字数

m, n, p: 正の整数

×: インデクス定義時にエラーになります。

—: 該当しません。

注

最初は「キー長が 255 バイト以下」で計算してください。その結果、キー長が 256 バイト以上になる場合は、「キー長が 256 バイト以上」で再計算してください。

注※1

構成列が固定長の列だけのインデクスのキー長です。

注※2

構成列に可変長の列を含むインデクスのキー長です。

注※3

全体のけた数が m けたで、小数点以下のけた数が n けたの固定小数点数です。m を省略した場合は 15 を仮定します。

参考

非ユニークインデクスは、インデクスのデータの格納領域中に重複数を格納する領域を持つため、その分容量が大きくなります。一方、ユニークインデクスは重複数を格納する領域を持ちません。そのため、非ユニークインデクスよりもユニークインデクスの方が容量が小さくなります。

(3) インデクスの格納ページ数の計算例

(a) 例題 1

次に示す在庫表の「品番」をユニークインデクス（重複するキーがない）とする場合のインデクス格納ページ数を求めます。

品番	商品名	規格	単価	数量	原価
20180	掃除機	C20	20000	26	15000
20190	掃除機	C77	28000	105	23000
20130	冷蔵庫	P10	30000	70	25000
20220	テレビ	K18	35000	12	30000
20200	掃除機	C89	35000	30	30000
20140	冷蔵庫	P23	35000	60	30000
20280	アンプ	L10	38000	200	33000
20150	冷蔵庫	P32	48000	50	43000
20290	アンプ	L50	49800	260	45000
20230	テレビ	K20	50000	15	45000
20160	冷蔵庫	P35	55800	120	50000

計算条件

1. インデクスのキーの総数：10,000 件
2. ユーザ用 RD エリアのページ長：8,192 バイト
3. CREATE INDEX で指定する未使用領域の比率：30%
4. インデクスのデータ型：CHARACTER
5. インデクスのキー長：5 バイト
6. キーの重複数：1

計算式

$$DB格納キ一長 (g) = \lceil 5 \div 4 \rceil \times 4 = 8$$

$$\begin{aligned}
 P_1 &= \frac{10000 - 10000}{\text{MAX} \left(1, \frac{\frac{8192 \times (100 - 30)}{100} - 8 - 68}{18 + 8 + 4 \times 1} \right)} \\
 + & \frac{0}{\text{MAX} \left(1, \frac{\frac{8192 \times (100 - 30)}{100} - 8 - 68}{18 + 8} \right)} \\
 + & \frac{10000}{\text{MAX} \left(1, \frac{\frac{8192 \times (100 - 30)}{100} - 8 - 68}{14 + 8} \right)} \\
 &= 0 + 0 + 39 = 39 \\
 P_2 &= \frac{39}{\text{MAX} \left(1, \frac{\frac{8192 \times (100 - 30)}{100} - 8 - 68}{14 + 8} + 1 \right)} = 1
 \end{aligned}$$

$P_d = 0$ (キー値の重複が200以下となるため)

インデクスの格納ページ数 = $39 + 1 + 0 = 40$ ページ

(b) 例題 2

例題 1 に示す在庫表の「商品名」をインデクス (重複するキーがある) とする場合のインデクス格納ページ数を求めます。

計算条件

1. インデクスのキーの総数：10,000 件
2. ユーザ用 RD エリアのページ長：8,192 バイト
3. CREATE INDEX で指定する未使用領域の比率：30%
4. インデクスのデータ型：NCHAR
5. インデクスのキー長：4 文字 (漢字)
6. キー値の重複が 201 以上のキーの種類の数


(このときの平均重複数は 250) : 1

7. キー値の重複が 200 以下のキーの種類の数

(このときの平均重複数は 5) : $(10000 - 250) \div 5 = 1950$

計算式

$$DB \text{格納キー長} (g) = \lceil (2 \times 4) \div 4 \rceil \times 4 = 8$$



インデックスの格納ページ数 = $17 + 1 + 2 = \underline{20}$ ページ

次に示す会員表の「性別」と「入会年度」を複数列インデックスとする場合のインデックス格納ページ数を求めます。

会員番号	氏名	年齢	性別	入会年度
0001	安東洋子	18	F	1983


会員番号	氏名	年齢	性別	入会年度
0002	浅井順一	25	M	1967
0003	石井公子	24	F	1987
0004	石井一郎	25	M	1964
.
.
.
1000	渡辺英雄	30	M	1995

計算条件



1. インデクスのキーの総数：10,000 件
2. ユーザ用 RD エリアのページ長：8,192 バイト
3. CREATE INDEX で指定する未使用領域の比率：30%
4. 1964 年度の入会人数：1,000 人
5. ほかの年度の入会人数：200 人以下
6. 入会年度：1965～1995 の 31 年間
7. 入会する男女の数は、毎年同数とします。
8. 列のデータ型：次に示します。
 会員番号：CHARACTER(5)
 氏名：NCHAR(4)
 年齢：INTEGER
 性別：CHARACTER(4)
 入会年度：INTEGER

計算式

1. 1965 年度以降の 31 年間に入会した人（男，女含めて 200 人以下）のキーの種類の数（c）は，
 $c = 31 \times 2 = 62$ となります。
2. 重複数の平均値（d）は， $d = (10000 - 1000) \div 62 = 146$ となります。
3. 1964 年の 1 年間に入会した人（男，女含めて 1000 人）のキーの種類の数（e）は， $e = 2$ となります。
4. 重複数の平均値（f）は， $f = 1000 \div 2 = 500$ となります。
5. 性別と入会年度の DB 格納キー長（g）は，
 $g = \uparrow (4 + 1 + 5) \div 4 \uparrow \times 4 = 12$ となります。



$$= 7 + 1 + 0 = 8$$



インデクスの格納ページ数 = 8 + 1 + 4 = 13ページ

16.2 データディクショナリ用 RD エリアの容量の見積もり

データディクショナリ用 RD エリアは、データベース構成変更ユーティリティ (pdmod) の create rdarea 文の指定によって次に示す 2 種類作成できます。

- 通常のデータディクショナリ用 RD エリア
create rdarea 文に datadictionary, 又は datadictionary of routines を指定
- 解析情報表及び運用履歴表を格納するデータディクショナリ用 RD エリア
create rdarea 文に datadictionary of dbmanagement を指定

上記の RD エリアは、それぞれの種類ごとに容量を見積もる必要があります。

16.2.1 通常のデータディクショナリ用 RD エリアの容量の見積もり

(1) データディクショナリ用 RD エリアの容量の求め方

create rdarea 文に datadictionary 又は datadictionary of routines を指定する場合のデータディクショナリ用 RD エリアの容量は、次に示す計算式で求めます。

計算式

データディクショナリ用 RD エリアの容量 (単位: バイト)
= $a \times b \times 1.3 + c \times 125 + 1600000$
● 拡張システム定義スカラ関数を定義する場合は加算します。
+ 1933312

a: データディクショナリ用 RD エリアのページ長※1

b: データディクショナリ用 RD エリアの総ページ数※2

c: データディクショナリ用 RD エリアのセグメントサイズ※3

注※1

データベース初期設定ユーティリティ (pdinit) 又はデータベース構成変更ユーティリティ (pdmod) の create rdarea 文で指定するページ長です。

注※2

「表の格納ページ数+インデクスの格納ページ数」です。「表の格納ページ数の計算方法」及び「インデクスの格納ページ数の計算方法」を参照してください。

注※3

データベース初期設定ユーティリティ (pdinit) 又はデータベース構成変更ユーティリティ (pdmod) の create rdarea 文で指定するセグメントサイズです。

(2) 表の格納ページ数の計算方法

表の格納ページ数（単位：ページ）は、計算式 1～計算式 23 の総和になります。

(a) 計算式 1

ディクショナリ表名	計算式
SQL_TABLES	
SQL_COLUMNS	<p>●DEFAULT句を指定しない場合、及びDEFAULT句に指定した既定値のデータ長が255バイト以下の場合</p> <p>●DEFAULT句に指定した既定値のデータ長が256バイト以上の場合</p>
SQL_DIV_TABLE	

a：表の総数（個）

b：次に示すどちらかを代入します。

- pd_dbreuse_remaining_entries オペランドの指定値が ONLY_USER 又は NOTHING の場合
データディクショナリ用 RD エリアのページ長－510（バイト）
- pd_dbreuse_remaining_entries オペランドの指定値が上記以外の場合
データディクショナリ用 RD エリアのページ長（バイト）

c：列の名称長の平均値（バイト）

d：表を格納する RD エリアの名称長の平均値（バイト）

e：表の注釈長の平均値（バイト）

f：表の横分割条件を指定する列の名称長の平均値（バイト）

g : 表の列数の平均値 (個)

h : 認可識別子の長さの平均値 (バイト)

i : 表識別子の長さの平均値 (バイト)

j : 列の注釈長の平均値 (バイト)

k : ビュー表の基になる表の認可識別子の長さの平均値 (バイト)

m : ビュー表の基になる表の表識別子の長さの平均値 (バイト)

n : ビュー表の基になる表の列の名称長の平均値 (バイト)

p : ユーザ定義型の名称長の平均値 (バイト)

q : 表の横分割条件数の平均値 (個)

t : PLUGIN 句指定長の平均値 (バイト)

v : 分割キーの長さの平均値 (バイト)

w : 挿入履歴保持列の名称の平均値 (バイト)

y : DEFAULT 句に指定した既定値の実長の平均値 (バイト)

実長の算出方法は、マニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」の「SQL 記述領域に設定するデータコードとデータの長さ」を参照してください。

A : DEFAULT 句に指定した既定値の長さの平均値 (バイト)

指定した既定値が定数の場合は、定数表現の長さです。既定値の長さを長く変更する可能性がある場合は変更後の長さを考慮して算出してください。文字型の定数の場合、各国文字列定数を表す N、混在文字列定数を表す M、16 進文字列定数を表す X、引用符 (') を長さに含みます。それ以外は指定した既定値のバイト数です。

(例)

'HiRDB' : 7 バイト

N'HiRDB' : 13 バイト

X'4869524442' : 13 バイト

CURRENT_TIME : 12 バイト

100 : 3 バイト

B : 表の横分割条件長の平均値 (バイト)

C : 表格納用 RD エリア指定数 (個)

(b) 計算式 2

ディクショナリ表名	計算式
SQL_INDEXES	
SQL_INDEX_COLINF	
SQL_DIV_INDEX	
SQL_EXCEPT	
SQL_INDEX_DATATYPE	
SQL_INDEX_FUNCTION	
SQL_INDEX_XMLINF	

a : 次に示すどちらかを代入します。

- pd_dbreuse_remaining_entries オペランドの指定値が ONLY_USER 又は NOTHING の場合

データディクショナリ用 RD エリアのページ長-510 (バイト)

- pd_dbreuse_remaining_entries オペランドの指定値が上記以外の場合
データディクショナリ用 RD エリアのページ長 (バイト)

b: 表識別子の長さの平均値 (バイト)

c: インデクスの総数 (個)

d: インデクス識別子の長さの平均値 (バイト)

e: 1 インデクス当たりのインデクス除外キー値数の平均値 (個)

f: 認可識別子の長さの平均値 (バイト)

g: 列の名称長の平均値 (バイト)

i: 表の横分割条件数の平均値 (個)

j: インデクスを格納する RD エリアの名称の長さの平均値 (バイト)

k: インデクスを構成する列数の平均値 (個)

m: インデクス型名称の長さの平均値 (バイト)

n: PLUGIN 句指定長の平均値 (バイト)

p: プラグインインデクス適用関数名称の長さの平均値 (バイト)

q: 抽象データ型名称の長さの平均値 (バイト)

r: 属性名称の長さの平均値 (バイト)

s: 1 プラグインインデクス当たりの適用関数の数 (個)

t: プラグインインデクスの総数 (個)

u: 部分構造パス長の平均値 (バイト)

v: 部分構造インデクスを構成する部分構造パス数の平均値 (個)

w: データ長が 256 バイト以上で、かつ分岐するバイナリデータ (部分構造パス用解析ツリー) 数の平均値 (個)

バイナリデータの格納ページ数の分岐条件については、表「データ長一覧」を参照してください。

y: 部分構造インデクスの総数 (個)

A: 部分構造パス用解析ツリー長 (バイト)

次の計算式で求められる値になります。

$$S \times 120 + P + L + S \times 4 + 32$$

L：ステップ式の修飾名に指定した局所名の文字列表現長の合計値（バイト）※

P：接頭辞に関連づけた XML 名前空間 URI の文字列表現長の合計値（バイト）※

接頭辞を省略した場合は、省略時に関連づけられる XML 名前空間 URI

S：ステップ式の指定数（個）

注※ 4 の倍数に切り上げてください。

(c) 計算式 3

ディクショナリ表名	計算式
SQL_TABLE_PRIVILEGES	
SQL_RDAREA_PRIVILEGES	
SQL_VIEW_TABLE_USAGE	
SQL_VIEWS	
SQL_VIEW_DEF※	

a：次に示すどちらかを代入します。

- pd_dbreuse_remaining_entries オペランドの指定値が ONLY_USER 又は NOTHING の場合
データディクショナリ用 RD エリアのページ長 - 510（バイト）

- pd_dbreuse_remaining_entries オペランドの指定値が上記以外の場合
データディクショナリ用 RD エリアのページ長 (バイト)

b: 認可識別子の長さの平均値 (バイト)

c: 表識別子の長さの平均値 (バイト)

d: アクセス権限の定義数 (個)

- 一つの表に対して n 人に権限を与えた場合は、権限を与えた表数×n 個と計算します。
- PUBLIC に対して権限を与えた場合は、1 人として計算します。
- グループに対して権限を与えた場合は、一つのグループ ID を 1 人として計算します。

e: RD エリアの総数 (個)

f: 表を格納する RD エリアの名称の長さの平均値 (バイト)

g: ビュー表を定義するときの SQL 文の長さの平均値 (バイト)

h: ビュー定義の総数 (個)

j: ビュー解析情報の平均長 (バイト)

1 ビュー表当たりのビュー解析情報長については、マニュアル「HiRDB システム定義」の「ビュー解析情報用バッファ長 (pd_view_def_cache_size) の見積もり式」を参照してください。

注※ システムが使用する表です。

(d) 計算式 4

ディクショナリ表名	計算式
SQL_REFERENTIAL_CONSTRAINTS	

E: $\{e \times h + 2 \times h + (h - 1)\} + 1$

F: $\{e \times i + 2 \times i + (i - 1)\} + 1$

G: $\{2 \times h + (h - 1)\} + 1$

H: $\{2 \times i + (i - 1)\} + 1$

a: 次に示すどちらかを代入します。

- pd_dbreuse_remaining_entries オペランドの指定値が ONLY_USER 又は NOTHING の場合

データディクショナリ用 RD エリアのページ長-510 (バイト)

- pd_dbreuse_remaining_entries オペランドの指定値が上記以外の場合
データディクショナリ用 RD エリアのページ長 (バイト)

b: 制約名称の長さの平均値 (バイト)

c: 認可識別子の長さの平均値 (バイト)

d: 表識別子の長さの平均値 (バイト)

e: 外部キーを定義した列名の長さの平均値 (バイト)

f: 主キーを定義した列名の長さの平均値 (バイト)

h: 外部キーを構成する列数の平均値 (個)

i: 主キーを構成する列数の平均値 (個)

(e) 計算式 5

ディクショナリ表名	計算式
SQL_PHYSICAL_FILES	
SQL_RDAREAS	
SQL_USERS	<p>注※ CONNECT関連セキュリティ機能のパスワードの文字列制限でパスワード再利用禁止の個数 (REUSE_MAX指定値) が8以上の場合に加算してください。</p>

a: 次に示すどちらかを代入します。

- pd_dbreuse_remaining_entries オペランドの指定値が ONLY_USER 又は NOTHING の場合
データディクショナリ用 RD エリアのページ長-510 (バイト)
- pd_dbreuse_remaining_entries オペランドの指定値が上記以外の場合

データディクショナリ用 RD エリアのページ長 (バイト)

b: RD エリアの総数 (個)

c: RD エリアの名称の長さの平均値 (バイト)

d: スキーマの認可識別子の長さの平均値 (バイト)

e: スキーマ総数 (個)

f: 全 RD エリアを構成する HiRDB ファイルの総数 (個)

g: 全 RD エリアを構成する HiRDB ファイルの名称の長さの平均値 (バイト)

h: パスワード長の平均値 (バイト)

i: スキーマ操作権限対象のスキーマ名長の平均値 (バイト)

(f) 計算式 6

ディクショナリ表名	計算式
SQL_DIV_TABLE_ REGULARIZE*	

a: 横分割表の総数 (個)

b: 次に示すどちらかを代入します。

- pd_dbreuse_remaining_entries オペランドの指定値が ONLY_USER 又は NOTHING の場合
データディクショナリ用 RD エリアのページ長 - 510 (バイト)
- pd_dbreuse_remaining_entries オペランドの指定値が上記以外の場合
データディクショナリ用 RD エリアのページ長 (バイト)

c: 表を格納する RD エリアの名称長の平均値 (バイト)

d: 表の横分割条件数の平均値 (個)

e: 認可識別子の長さの平均値 (バイト)

f: 表識別子の長さの平均値 (バイト)

g: 表の横分割条件を指定する列が文字列のときの条件値長の平均値 (バイト)

h: 表の横分割条件を指定する列が数値列のときの条件値長の平均値 (バイト)

注※ システムが使用する表です。

(g) 計算式 7

ディクショナリ表名	計算式
SQL_TABLE_STATISTICS※1	
SQL_COLUMN_STATISTICS※1	
SQL_INDEX_STATISTICS※1	

a：最適化情報を取得する表の総数（個）

b：次に示すどちらかを代入します。

- pd_dbreuse_remaining_entries オペランドの指定値が ONLY_USER 又は NOTHING の場合
データディクショナリ用 RD エリアのページ長 - 510（バイト）
- pd_dbreuse_remaining_entries オペランドの指定値が上記以外の場合
データディクショナリ用 RD エリアのページ長（バイト）

c：列の名称長の平均値（バイト）

e：認可識別子の長さの平均値（バイト）

f：表識別子の長さの平均値（バイト）

g：最適化情報を取得する表に定義するインデクスの総数（個）

h：インデクス識別子の長さの平均値（バイト）

i：最適化情報を取得する表に定義するインデクスのキー列値数※2（個）

注※1 システムが使用する表です。

注※2 キー列値数 < 100 の場合, i = キー列値数
 キー列値数 ≥ 100 の場合, i = 100

(h) 計算式 8

ディクショナリ表名	計算式
SQL_DIV_ COLUMN	<p>The diagram shows a large horizontal line labeled 'a' with a double-headed vertical arrow on its left and right. Below it is a smaller horizontal line labeled 'b-48' with a double-headed vertical arrow on its left and right. Below that is a formula: $\uparrow (e+f+c+d \times 2+h+68) \div 2 \uparrow \times 2$ with a double-headed vertical arrow on its left and right.</p>

a: LOB 列を定義した表の総数 (個)

b: 次に示すどちらかを代入します。

- pd_dbreuse_remaining_entries オペランドの指定値が ONLY_USER 又は NOTHING の場合
データディクショナリ用 RD エリアのページ長 - 510 (バイト)
- pd_dbreuse_remaining_entries オペランドの指定値が上記以外の場合
データディクショナリ用 RD エリアのページ長 (バイト)

c: 列の名称長の平均値 (バイト)

d: 表を格納する RD エリアの名称の長さの平均値 (バイト)

e: 認可識別子の長さの平均値 (バイト)

f: 表識別子の長さの平均値 (バイト)

h: コンポーネント名称の長さの平均値 (バイト)

(i) 計算式 9

ディクショナリ表名	計算式
SQL_ROUTINES	<p>The diagram shows a large horizontal line labeled 'a' with a double-headed vertical arrow on its left and right. Below it is a smaller horizontal line labeled 'b-48' with a double-headed vertical arrow on its left and right. Below that is a formula: $\uparrow (c+d \times 4+e+k+m+n+p+q+r+341) \div 2 \uparrow \times 2$ with a double-headed vertical arrow on its left and right. To the right of this is a plus sign followed by a fraction: $\frac{174}{b-48}$ with a double-headed vertical arrow on its left and right. Below the fraction is the number 310 with a double-headed vertical arrow on its left and right.</p>
SQL_ROUTINE_ RESOURCES	<p>The diagram shows a large horizontal line labeled 'a x i' with a double-headed vertical arrow on its left and right. Below it is a smaller horizontal line labeled 'b-48' with a double-headed vertical arrow on its left and right. Below that is a formula: $\uparrow (c+d \times 4+e+g+h+k+62) \div 2 \uparrow \times 2$ with a double-headed vertical arrow on its left and right.</p>

ディクショナリ表名	計算式
SQL_ROUTINE_PARAMS	

a：ルーチンの総数（個）

b：次に示すどちらかを代入します。

- pd_dbreuse_remaining_entries オペランドの指定値が ONLY_USER 又は NOTHING の場合
データディクショナリ用 RD エリアのページ長 - 510（バイト）
- pd_dbreuse_remaining_entries オペランドの指定値が上記以外の場合
データディクショナリ用 RD エリアのページ長（バイト）

c：ルーチン名称の長さの平均値（バイト）

d：認可識別子の長さの平均値（バイト）

e：特定名^{※1}の長さの平均値（バイト）

f：パラメタ名称の長さの平均値（バイト）

g：リソース^{※2}の所有者の認可識別子の長さの平均値（バイト）

h：リソース^{※2}名称の長さの平均値（バイト）

i：1 ルーチン当たりのリソース^{※2}数の平均値（個）

j：1 ルーチン当たりのパラメタ数の平均値（個）

k：抽象データ型の名称長の平均値（バイト）

m：ユーザ定義型の名称長（戻り値）の平均値（バイト）

n：外部ルーチン名称長の平均値（バイト）

p：Java クラス名称長の平均値（バイト）

q：Java アーカイブ名称長の平均値（バイト）

r：Java 戻り値のデータ型名称長の平均値（バイト）

s：Java パラメタデータ型の名称長の平均値（バイト）

t：新旧値関連名で使した列名称の長さの平均値（バイト）

注※1 「認可識別子.ルーチン識別子」を表しています。

注※2 表及びインデクスを表しています。

(j) 計算式 10

ディクショナリ表名	計算式
SQL_DATATYPES	$\uparrow \frac{a}{b-48} \uparrow$ $\uparrow (f+g+d+h+i+185) \div 2 \uparrow \times 2$
SQL_DATATYPE_ DESCRIPTORS	$\uparrow \frac{a \times e}{b-48} \uparrow$ $\uparrow \{ c+f+g+j \times (k+m) + 152 \} \div 2 \uparrow \times 2$

a：ユーザ定義型の総数（個）

b：次に示すどちらかを代入します。

- pd_dbreuse_remaining_entries オペランドの指定値が ONLY_USER 又は NOTHING の場合
データディクショナリ用 RD エリアのページ長-510（バイト）
- pd_dbreuse_remaining_entries オペランドの指定値が上記以外の場合
データディクショナリ用 RD エリアのページ長（バイト）

c：属性又はフィールド名の長さの平均値（バイト）

d：ユーザ定義型の注釈の長さの平均値（バイト）

e：1 データ型当たりの属性数の平均値（個）

f：認可識別子の長さの平均値（バイト）

g：データ型識別子の長さの平均値（バイト）

h：スーパータイプの抽象データ型の認可識別子の長さの平均値（バイト）

i：スーパータイプの抽象データ型のデータ識別子の長さの平均値（バイト）

j：ユーザ定義型で定義された属性数（個）

k：ユーザ定義型で定義された属性の抽象データ型の認可識別子の長さの平均値（バイト）

m：ユーザ定義型で定義された属性の抽象データ型のデータ識別子の長さの平均値（バイト）

(k) 計算式 11

ディクショナリ表名	計算式
SQL_PLUGINS	$\uparrow (m+d \times 2+n+o+p+63) \div 2 \uparrow \times 2$
SQL_PLUGIN_ ROUTINES	$\uparrow (c+d+e+m+q+r+s+47) \div 2 \uparrow \times 2$
SQL_PLUGIN_ ROUTINE_PARAMS	$\uparrow (d \times 2+e+m+f+n+t+u+v+140) \div 2 \uparrow \times 2$

a : 1 プラグイン当たりのプラグインルーチン数の平均値 (個)

b : 次に示すどちらかを代入します。

- pd_dbreuse_remaining_entries オペランドの指定値が ONLY_USER 又は NOTHING の場合
データディクショナリ用 RD エリアのページ長 - 510 (バイト)
- pd_dbreuse_remaining_entries オペランドの指定値が上記以外の場合
データディクショナリ用 RD エリアのページ長 (バイト)

c : ルーチン名称の長さの平均値 (バイト)

d : 認可識別子の長さの平均値 (バイト)

e : 特定名^{*}の長さの平均値 (バイト)

f : 1 プラグイン当たりのパラメタ名称の長さの平均値 (バイト)

i : 1 ルーチン当たりのリソース数の平均値 (個)

k : プラグインの総数 (個)

m : プラグイン名称の長さの平均値 (バイト)

n : 抽象データ型/インデクス型名称の長さの平均値 (バイト)

o : プラグインライブラリパス名称の長さの平均値 (バイト)

p: プラグインの注釈の長さの平均値 (バイト)

q: 契機指示子の長さの平均値 (バイト)

r: オペレーション修飾子の平均値 (バイト)

s: オペレーション修飾コード長の平均値 (バイト)

t: パラメタ修飾情報長の平均値 (バイト)

u: バインドオペレーション名称長の平均値 (バイト)

v: パラメタ修飾情報コード長の平均値 (バイト)

注※ 「認可識別子.ルーチン識別子」を表しています。

(l) 計算式 12

ディクショナリ表名	計算式
SQL_INDEX_TYPES	$\begin{array}{c} \uparrow \\ \text{a} \\ \text{b}-48 \\ \uparrow (c \times 2 + d + e + 55) \div 2 \uparrow \times 2 \\ \downarrow \end{array}$
SQL_INDEX_TYPE_ FUNCTION	$\begin{array}{c} \uparrow \\ \text{a} \times \text{f} \\ \text{b}-48 \\ \uparrow (c \times 2 + d + e + 26) \div 2 \uparrow \times 2 \\ \downarrow \end{array}$

a: インデクス型の総数 (個)

b: 次に示すどちらかを代入します。

- pd_dbreuse_remaining_entries オペランドの指定値が ONLY_USER 又は NOTHING の場合
データディクショナリ用 RD エリアのページ長-510 (バイト)
- pd_dbreuse_remaining_entries オペランドの指定値が上記以外の場合
データディクショナリ用 RD エリアのページ長 (バイト)

c: 認可識別子の長さの平均値 (バイト)

d: インデクス型識別子の長さの平均値 (バイト)

e: 抽象データ型名称の長さの平均値 (バイト)

f: 1 インデクス型当たりの適用関数の数 (個)

(m) 計算式 13

ディクショナリ表名	計算式
SQL_INDEX_RESOURCES	
SQL_TYPE_RESOURCES	
SQL_TABLE_RESOURCES	

a：プラグインインデックスの総数（個）

b：次に示すどちらかを代入します。

- pd_dbreuse_remaining_entries オペランドの指定値が ONLY_USER 又は NOTHING の場合
データディクショナリ用 RD エリアのページ長 - 510（バイト）
- pd_dbreuse_remaining_entries オペランドの指定値が上記以外の場合
データディクショナリ用 RD エリアのページ長（バイト）

c：認可識別子の長さの平均値（バイト）

d：インデクス型識別子の長さの平均値（バイト）

e：抽象データ型名称の長さの平均値（バイト）

g：抽象データ型で定義された属性の総数（個）

h：サブタイプとして定義された抽象データ型の総数（個）

i：抽象データ型の総数（個）

j：表識別子の平均長（バイト）

(n) 計算式 14

ディクショナリ表名	計算式
SQL_TRIGGERS	
SQL_TRIGGER_ACTCOND*	
SQL_TRIGGER_COLUMNS	
SQL_TRIGGER_DEF_SOURCE	
SQL_TRIGGER_USAGE	

a：次に示すどちらかを代入します。

- pd_dbreuse_remaining_entries オペランドの指定値が ONLY_USER 又は NOTHING の場合
データディクショナリ用 RD エリアのページ長 - 510 (バイト)
- pd_dbreuse_remaining_entries オペランドの指定値が上記以外の場合
データディクショナリ用 RD エリアのページ長 (バイト)

b：トリガ定義の総数 (個)

c：トリガ認可識別子の長さの平均値 (バイト)

d：トリガ名称の長さの平均値 (バイト)

- e: トリガを定義した表の認可識別子の長さの平均値 (バイト)
- f: トリガを定義した表名称の長さの平均値 (バイト)
- g: 旧値相関名称の長さの平均値 (バイト)
- h: 新値相関名称の長さの平均値 (バイト)
- i: トリガ動作手続きの特定名称の長さの平均値 (バイト)
- j: トリガ定義時の SQL 文の長さの平均値 (バイト)
- k: UPDATE 文を契機とするトリガの定義数 (個)
- m: トリガの実行契機となる列に指定した列名称の長さの平均値 (バイト)
- n: トリガの実行契機となる列に指定した列数の平均値 (個)
- p: トリガ動作の探索条件中のリソース数 (個)
- q: トリガ動作の探索条件中のリソースの認可識別子の長さの平均値 (バイト)
- r: トリガ動作の探索条件中のリソースの表名称の長さの平均値 (バイト)
- s: トリガ動作の探索条件中のリソースの特定名称の長さの平均値 (バイト)
- t: トリガ動作条件の解析ツリー長 (バイト)

次の計算式で求められる値になります。なお、この計算式中の変数はすべて WHEN の探索条件での指定内容です。

$$S \times 36 + T + U \times 48 + V \times 128 \\ + F1 \times 420 + F2 \times 132 + F3 \times 124 + F4 \times 296 + F5 \times F4 \times 132 \\ + A \times 140 + B \times 200 + 1000$$

A: コンポーネント指定の属性数 (個)

B: 値式に現れる抽象データ型の数 (個)

F1: システム定義スカラ関数の数 (個)

F2: システム定義スカラ関数の引数の数 (個)

F3: ユーザ定義関数の数 (個)

F4: ユーザ定義関数の候補となる関数の数 (個)

F5: ユーザ定義関数の引数の数 (個)

S: 論理演算子, 算術演算子, 定数, 及びシステム組込みスカラ関数の合計数 (個)

T: 定数 (HiRDB で解釈するデータ型) の合計長 (バイト)

U: スカラ関数 VALUE, CASE 式, CAST 指定中の値式の数 (個)

V: 列指定の数 (個)

注※ システムが使用する表です。

(o) 計算式 15

ディクショナリ表名	計算式
SQL_PARTKEY	<p>The diagram shows a rectangular area representing a matrix partitioning table. It is bounded by four arrows: two pointing up and two pointing down. Inside the rectangle, there are three horizontal lines representing different dimensions or formulas. The top line is labeled 'a'. The middle line is labeled 'b-48'. The bottom line is labeled with the formula $\uparrow (f+g+d+30) \div 2 \uparrow \times 2$.</p>
SQL_PARTKEY_DIVISION	<p>The diagram shows a rectangular area representing a matrix partitioning table. It is bounded by four arrows: two pointing up and two pointing down. Inside the rectangle, there are three horizontal lines representing different dimensions or formulas. The top line is labeled 'a × c'. The middle line is labeled 'b-48'. The bottom line is labeled with the formula $\uparrow (f+g+h \times 2 + 27) \div 2 \uparrow \times 2$.</p>
SQL_DIV_TYPE	<p>The diagram shows a rectangular area representing a matrix partitioning table. It is bounded by four arrows: two pointing up and two pointing down. Inside the rectangle, there are three horizontal lines representing different dimensions or formulas. The top line is labeled 'n'. The middle line is labeled 'b-48'. The bottom line is labeled with the formula $\uparrow (f+g \times 2 + 32) \div 2 \uparrow \times 2$.</p>

a：作成するマトリクス分割表の数（個）

b：次に示すどちらかを代入します。

- pd_dbreuse_remaining_entries オペランドの指定値が ONLY_USER 又は NOTHING の場合
データディクショナリ用 RD エリアのページ長 - 510（バイト）
- pd_dbreuse_remaining_entries オペランドの指定値が上記以外の場合
データディクショナリ用 RD エリアのページ長（バイト）

c：表の横分割条件値数の平均値（個）

d：表の横分割条件を指定する列の名称長の平均値（バイト）

f：認可識別子の長さの平均値（バイト）

g：表識別子の長さの平均値（バイト）

h：表の横分割条件値の長さの平均値（バイト）

n：境界値指定のキーレンジ分割とハッシュ分割を組み合わせたマトリクス分割表の数（個）

(p) 計算式 16

ディクショナリ表名	計算式
SQL_AUDITS	$\uparrow \frac{(c+d+e+f+g+h+2 \times 10+10+8) \div 2 \uparrow \times 2}{a-48} \uparrow \frac{b}{}$

a: 次に示すどちらかを代入します。

- pd_dbreuse_remaining_entries オペランドの指定値が ONLY_USER 又は NOTHING の場合
データディクショナリ用 RD エリアのページ長 - 510 (バイト)
- pd_dbreuse_remaining_entries オペランドの指定値が上記以外の場合
データディクショナリ用 RD エリアのページ長 (バイト)

b: 監査対象イベントの数 (個) (CREATE AUDIT の実行回数 (回))

c: イベントタイプ名称の長さの平均値 (バイト)

d: イベントサブタイプ名称の長さの平均値 (バイト)

e: オブジェクトタイプ名称の長さの平均値 (バイト)

f: オブジェクトの所有者名称の長さの平均値 (バイト)

g: オブジェクト名称の長さの平均値 (バイト)

h: イベント実行者の名称の長さの平均値 (バイト)

(q) 計算式 17

ディクショナリ表名	計算式
SQL_AUDIT_REGULARI ZE*	$\uparrow \frac{(c+d+e+f+2 \times 7+214+8) \div 2 \uparrow \times 2}{a-48} \uparrow \frac{b}{}$

a: 次に示すどちらかを代入します。

- pd_dbreuse_remaining_entries オペランドの指定値が ONLY_USER 又は NOTHING の場合
データディクショナリ用 RD エリアのページ長 - 510 (バイト)
- pd_dbreuse_remaining_entries オペランドの指定値が上記以外の場合
データディクショナリ用 RD エリアのページ長 (バイト)

b: 監査証跡の絞り込みに指定したオブジェクト数とイベント実行者の総数 + 1 (個)

- c: オブジェクトタイプ名称の長さの平均値 (バイト)
- d: オブジェクトの所有者名称の長さの平均値 (バイト)
- e: オブジェクト名称の長さの平均値 (バイト)
- f: イベント実行者の名称の長さの平均値 (バイト)

注※ システムが使用する表です。

(r) 計算式 18

ディクショナリ表名	計算式
SQL_KEYCOLUMN_USA GE	

a: 次を示すどちらかを代入します。

- pd_dbreuse_remaining_entries オペランドの指定値が ONLY_USER 又は NOTHING の場合
データディクショナリ用 RD エリアのページ長 - 510 (バイト)
- pd_dbreuse_remaining_entries オペランドの指定値が上記以外の場合
データディクショナリ用 RD エリアのページ長 (バイト)

- b: 制約定義の総数 (個)
- c: 制約認可識別子の長さの平均値 (バイト)
- d: 制約名称の長さの平均値 (バイト)
- e: 制約を定義した表の認可識別子の長さの平均値 (バイト)
- f: 制約を定義した表名称の長さの平均値 (バイト)
- g: 制約の種類名称の長さの平均値 (バイト)

(s) 計算式 19

ディクショナリ表名	計算式
SQL_TABLE_CONSTRAINTS	

ディクショナリ表名	計算式
SQL_CHECKS	$\uparrow (c+d+f+12 \times m+71) \div 2 \uparrow \times 2$ $\frac{b}{a-48}$ $+b \times \frac{h}{a-48}$ $+b \times \frac{x}{a-48}$
SQL_CHECK_COLUMNS	$\uparrow (c+d+e+f+j+23) \div 2 \uparrow \times 2$ $\frac{i \times k}{a-48}$

a: 次に示すどちらかを代入します。

- pd_dbreuse_remaining_entries オペランドの指定値が ONLY_USER 又は NOTHING の場合
データディクショナリ用 RD エリアのページ長 - 510 (バイト)
- pd_dbreuse_remaining_entries オペランドの指定値が上記以外の場合
データディクショナリ用 RD エリアのページ長 (バイト)

b: 制約定義の総数 (個)

c: 制約認可識別子の長さの平均値 (バイト)

d: 制約名称の長さの平均値 (バイト)

e: 制約を定義した表の認可識別子の長さの平均値 (バイト)

f: 制約を定義した表名称の長さの平均値 (バイト)

g: 制約の種類名称の長さの平均値 (バイト)

h: 検査制約定義時の SQL 文の長さの平均値 (バイト)

i: 検査制約の定義数 (個)

j: 検査制約を定義した列に指定した列名称の長さの平均値 (バイト)

k: 検査制約を定義した列に指定した列数の平均値 (個)

m: バイナリデータ (検査制約の探索条件, 検査制約用解析ツリー) のデータ長が 256 以上, かつ分岐する平均バイナリデータ数

バイナリデータの格納ページ数の分岐条件については、「[表の格納ページ数の計算方法](#)」を参照してください。

X：検査制約用解析ツリー長（バイト）

次の計算式で求められる値になります。なお、この計算式中の変数はすべて検査制約の探索条件の指定です。

32ビットモードの場合： $S \times 36 + T + (U1 + U2 + U3) \times 48 + V \times 128 + 1000$

64ビットモードの場合： $S \times 72 + T + (U1 + U2 + U3) \times 96 + V \times 184 + 1400$

S：論理演算子，算術演算子（+，-，*，/，又は| |），及びシステム組み込みスカラ関数の合計数（個）

T：定数（HiRDBで解釈するデータ型）の長さの合計値（バイト）

U1：CASE式，CAST指定中の値式の数（個）

U2：スカラ関数（VALUE，SUBSTR，BIT_AND_TEST，POSITION，TIMESTAMP，VARCHAR_FORMAT，TIMESTAMP_FORMAT）の値式の数（個）

U3：日時書式の数（個）

V：列指定の数（個）

(t) 計算式 20

ディクショナリ表名	計算式
SQL_SYSPARAMS	2

(u) 計算式 21

ディクショナリ表名	計算式
SQL_PUBLICVIEW_SAME_USERS	

a：次に示すどちらかを代入します。

- pd_dbreuse_remaining_entries オペランドの指定値が ONLY_USER 又は NOTHING の場合
データディクショナリ用 RD エリアのページ長 - 510（バイト）
- pd_dbreuse_remaining_entries オペランドの指定値が上記以外の場合
データディクショナリ用 RD エリアのページ長（バイト）

b：パブリックビュー表の総定義数（個）

c：パブリックビュー表ごとの重複名数の平均値*（バイト）

d：パブリックビュー表の表識別子の長さの平均値（バイト）

e：認可識別子の長さの平均値（バイト）

注※

パブリックビュー表の表識別子ごとに SQL_TABLES 表の TABLE_NAME 列が同じ値となる行数の平均値

(v) 計算式 22

ディクショナリ表名	計算式
SQL_SEQUENCES	

a: 次に示すどちらかを代入します。

- pd_dbreuse_remaining_entries オペランドの指定値が ONLY_USER 又は NOTHING の場合
データディクショナリ用 RD エリアのページ長-510 (バイト)
- pd_dbreuse_remaining_entries オペランドの指定値が上記以外の場合
データディクショナリ用 RD エリアのページ長 (バイト)

b: 順序数生成子の総定義数 (個)

c: 順序数生成子識別子の長さの平均値 (バイト)

d: 認可識別子の長さの平均値 (バイト)

e: 順序数生成子開始値の長さの平均値 (バイト)

f: 順序数生成子最大値の長さの平均値 (バイト)

g: 順序数生成子最小値の長さの平均値 (バイト)

h: 順序数生成子増分値の長さの平均値 (バイト)

i: RD エリア名称の長さの平均値 (バイト)

(w) 計算式 23

ディクショナリ表名	計算式
SQL_ACCESS_SECURITY	

a: 次に示すどちらかを代入します。

- pd_dbreuse_remaining_entries オペランドの指定値が ONLY_USER 又は NOTHING の場合
データディクショナリ用 RD エリアのページ長 - 510 (バイト)
- pd_dbreuse_remaining_entries オペランドの指定値が上記以外の場合
データディクショナリ用 RD エリアのページ長 (バイト)

b: 接続制約の総数 (個)

c: 接続制約名称の長さの平均値 (バイト)

d: IP アドレスの長さの平均値 (バイト)

e: 認可識別子の長さの平均値 (バイト)

(3) インデクスの格納ページ数の計算方法

インデクスの格納ページ数は、次に示す計算式で求めます。

計算式

$$\text{インデクスの格納ページ数 (単位: ページ)} \\ = \text{ディクショナリ表のインデクスを格納するページ数}^{\ast} + 12$$

注※

「インデクスの格納ページ数の計算方法」を参照し、ディクショナリ表のインデクスを格納するページ数を計算してください。また、このときの計算条件を次に示します。

1. 計算式には、表「インデクスの格納ページ数を求める計算式に代入する変数一覧」に示す変数を代入します。
2. 変数 b (CREATE INDEX で指定する未使用領域の比率) は 30 とします。
3. 変数 e 及び f (キー値の重複が dx + 1 以上のキーの種類の個数及びキーの重複数の平均値) は 12 とします。

表 16-6 インデクスの格納ページ数を求める計算式に代入する変数一覧

表名	種別	キー長 ^{※3} (変数 g ^{※1})	キーの種類の個数 (変数 c ^{※1})	キーの重複数の平均値 (変数 d ^{※1})
SQL_PHYSICAL_FILES	1	8	サーバ数	サーバ内の HiRDB ファイル数の平均値
	2	g + 1	RD エリア数	RD エリアを構成する HiRDB ファイル数の平均値
SQL_RDAREAS	3	g + 1	RD エリア数	1

表名	種別	キー長 ^{※3} (変数 g ^{※1})	キーの種類の数 (変数 c ^{※1})	キーの重複数の平均値 (変数 d ^{※1})
	4	4		
	151	8	1	RD エリアの総数
	152	4	1	RD エリアの総数
SQL_TABLES	5	d + e + 2	表の総数 + 80	1
	6	4		
SQL_COLUMNS	7	d + e + f + 3	a × b	1
	8	d + e + 6		
	9	4		b
SQL_INDEXES	10	d + e + 2	a	↑ h ÷ a ↑
	11	d + i + 2	h	1
	12	4		
SQL_USERS	13	d + 1	認可識別子の数	1
	153	d + 1	スキーマ操作権限対象のスキーマ数	↑ スキーマ操作権限を付与されたユーザ数 ÷ スキーマ操作権限対象のスキーマ数 ↑
SQL_RDAREA_PRIVILEGES	14	d + 1	データベース初期設定ユーティリティ (pdinit) の USER USED BY オペランドで指定する認可識別子を重複排除した数	1 ユーザ当たりの平均 RD エリア利用権限使用数
	15	g + 1	データベース初期設定ユーティリティ (pdinit) の USER USED BY オペランドで指定する RD エリアの数	1 RD エリア当たりの平均使用ユーザ数
SQL_TABLE_PRIVILEGES	16	d + 1	a	↑ y ÷ a ↑
	17	2 × d + e + 3	y	1
SQL_DIV_TABLE	18	d + e + 6	表の横分割数の総数	1

表名	種別	キー長 ^{※3} (変数 g ^{※1})	キーの種類の数 (変数 c ^{※1})	キーの重複数の平均値 (変数 d ^{※1})
	19	$g + 1$	表を横分割したときに指定する RD エリアを重複排除した数	RD エリアに格納する表数の平均値
	20	4		
SQL_DIV_TABLE_REGULARIZE	21	$d + e + 6$	表の横分割数の総数	1
	22	4	横分割表の数	表の横分割数の平均値
SQL_INDEX_COLINF	23	$d + e + 6$	インデクス定義のある表を重複排除した数	インデクスを構成する列数の平均値
	24	$d + i + 6$	インデクスの構成列数	1
SQL_TABLE_STATISTICS	25	$d + e + 2$	表の総数 (ディクショナリ表もカウントの対象とします)	1
SQL_COLUMN_STATISTICS	26	$d + e + f + 3$	h	1
SQL_INDEX_STATISTICS	27	$d + e + 2$	インデクスを定義する表の総数	$\uparrow h \div a \uparrow$
	28	$d + i + 2$	h	1
SQL_VIEW_TABLE_USAGE	29	$d + e + 2$	z	1
	30	$d + e + 2$	ビュー定義をする基表の数	1 表当たりのビュー定義数の平均値
	31	4	z	1
SQL_VIEWS	32	$d + e + 2$	z	1
	33	4		
SQL_VIEW_DEF	34	$d + e + 2$	z	1
	35	10		
SQL_REFERENTIAL_CONSTRAINTS	39	$d + e + 2$	参照制約の総数	1
	40	$d + e + 2$	参照表の総数	1 表当たりの参照表数の平均値
	41	$d + e + 2$	被参照表の総数	1 表当たりの被参照表数の平均値

表名	種別	キー長 ^{※3} (変数 g ^{※1})	キーの種類の数 (変数 c ^{※1})	キーの重複数の平均値 (変数 d ^{※1})
SQL_EXCEPT	86	d + e + 2	除外値指定をしたインデックスの数	一つの表に除外値指定をしたインデックスの数
	87	d + i + 2		1
	88	4	除外値指定をしたインデックスを持つ表を重複排除した数	一つの表に除外値指定をしたインデックスの数
SQL_DIV_INDEX	36	d + e + 6	横分割インデックス数×分割数	1
	37	d + i + 2	横分割インデックスの総数	1 表当たりの平均分割数
SQL_DIV_COLUMN	38	d + e + f + 3	LOB 列の定義数	1 表当たりの平均横分割数
	52	d + e + 9	LOB 属性の定義数	1
SQL_ROUTINES	43	d + MAX (q, 7)	p + 174	1
	44	d + MAX (t, 18)	u + 65	1
	45	4	p + 174	1
	53	d + UDT	抽象データ型の数 + 1 (NULL 値)	1 抽象データ型当たりのルーチン数の平均値 + NULL 値数
SQL_ROUTINE_RESOURCES	46	d + q	p × s	1 ルーチン当たりの使用リソース数の平均値
	47	d + t		
	48	d + q		
	49	4		
SQL_ROUTINE_PARAMS	50	d + MAX (q, 8)	p × r + 347	1 ルーチン当たりの平均パラメタ数
	51	d + MAX (t, 19)	ルーチン数	1 特定名当たりのパラメタ数の平均値 (3 未満の場合は 3 としてください)

表名	種別	キー長 ^{※3} (変数 g ^{※1})	キーの種類の数 (変数 c ^{※1})	キーの重複数の平均値 (変数 d ^{※1})
	106	e + 4 + 2	トリガ SQL オブジェクト数 × r + 1 (NULL 値)	1 特定名当たりのパラメータ数の平均値 (3 未満の場合は 3 としてください) + NULL 値数
SQL_DATATYPES	54	d + UDT	抽象データ型の数	1
	55	4		
	56	d + UDT	サブタイプを持つ抽象データ型の数 + 1 (NULL 値)	1 抽象データ型当たりのサブタイプ数の平均値 + NULL 値数
SQL_DATATYPE_DESCRIPTORS	57	d + UDT + ATT	NUDT × NATT	1
	58	4	抽象データ型の数	1 抽象データ型当たりの属性数の平均値
SQL_TABLE_RESOURCES	59	d + e	ユーザ定義データ型を使用する表の総数	1 表当たりの使用ユーザ定義データ型数の平均値
	60	d + UDT	UDT	1 ユーザ定義データ型当たりの使用表数の平均値
	61	4		
SQL_PLUGINS	62	d + PLG	プラグイン数	1
	63	4		
	64	{(d + UDT) ÷ IXT}	データ型プラグイン数 + インデクス型プラグイン数	
SQL_PLUGIN_ROUTINES	65	t	NPLG × NFPLG	1
	66	PLG + TMD + 2		
	67	PLG + 4		
	68	POPR	オペレーション数	プラグイン数
SQL_PLUGIN_ROUTINE_PARAMS	69	t + PRM	NPLG × NPPAR	1
	70	PLG	NPLG	1 プラグイン当たりの平均パラメータ数
	71	t + 4	NPLG × NPPAR	1

表名	種別	キー長 ^{※3} (変数 g ^{※1})	キーの種類の数 (変数 c ^{※1})	キーの重複数の平均値 (変数 d ^{※1})
SQL_REGISTRY_CONTEXT	72	CNM + 1	コンテキスト数	1
SQL_REGISTRY_KEY	73	KNM + 6	キー数	1
SQL_INDEX_TYPES	74	d + IXT	作成するインデクス型の数	1
	75	4		
SQL_INDEX_RESOURCES	76	d + IXT	プラグインインデクス数	インデクス型を使用するインデクス定義数の平均値
	77	4		
SQL_INDEX_DATATYPE	78	d + e	プラグインインデクスを定義する表の定義数	同一表に対する平均プラグインインデクス数
	79	d + i	プラグインインデクス数	1
SQL_INDEX_FUNCTION	80	d + e	プラグインインデクスを定義する表の定義数	1 表当たりのプラグインインデクス数の平均値×プラグインインデクス適用関数数の平均値
	81	d + i	プラグインインデクス数	1 プラグインインデクス当たりの適用関数数の平均値
SQL_TYPE_RESOURCES	82	d + e	ユーザ定義データ型を使用するユーザ定義データ型の数	ユーザ定義データ型で属性に指定する平均ユーザ定義データ型数
	83	d + UDT	ユーザ定義データ型数	ユーザ定義データ型を使用する平均ユーザ定義データ型数
	84	4		
SQL_INDEX_TYPE_FUNCTION	85	d + IXT	インデクス型の数	1 インデクス当たりの適用関数数の平均値
SQL_TRIGGERS	90	d + e + 2+16	トリガ数	1
	91	d + TRIG + 2		
	92	d + t + 2		
	93	4		

表名	種別	キー長※ 3 (変数 g ※ 1)	キーの種類の数 (変数 c ※1)	キーの重複数の平均値 (変数 d ※1)
SQL_TRIGGER_ACTCOND	94	d + TRIG + 2 + 4	動作条件ありのトリガ数	1
	95	d + e + 2	トリガを定義した表数	1 表当たりのトリガ数の 平均値
SQL_TRIGGER_COLUMNS	96	d + TRIG + 2	列指定がある, UPDATE 文を契 機とするトリガ数	1 トリガ当たりの指定列 の平均値
	97	d + e + f + 3	UPDATE 文を契機とするトリガ の指定列数	1
SQL_TRIGGER_DEF_SOURCE	98	d + TRIG + 2 + 4	トリガ数	1
	99	d + e + 2	トリガを定義した表数	1 表当たりのトリガ数の 平均値
SQL_TRIGGER_USAGE	100	d + TRIG + 2	トリガ動作の探索条件中でリソー スを参照するトリガ数	1 トリガ当たりの参照リ ソース数の平均値
	101	d + e + 2	トリガ動作の探索条件中でリソー スを参照するトリガを定義した 表数	1 表当たりの参照リソー ス数の平均値
	102	d + e + (t 又は e) + 2	使用リソース数	1
	103	8		
SQL_PARTKEY	104	d + e + f + 3	マトリクス分割表の数×分割キー の数	1
SQL_PARTKEY_DIVISION	105	d + e + 6	マトリクス分割表の数×境界値数 ×分割キーの数	1
SQL_AUDITS	107	ETP + EST + 2	監査対象イベント数	1
	108	OTP + OSC + ONM + 3	監査対象オブジェクト数	1 オブジェクト当たりの 監査対象イベント数の平 均値
	109	d	監査対象ユーザ数	1 ユーザ当たりの監査対 象イベント数の平均値

表名	種別	キー長※ 3 (変数 g ※ 1)	キーの種類の数 (変数 c ※1)	キーの重複数の平均値 (変数 d ※1)
SQL_AUDITS_REGULARIZE	110	OTP + OSC + ONM + 3	監査対象オブジェクト数	1 オブジェクト当たりの 監査対象イベント数の平 均値
	111	d	監査対象ユーザ数	1 ユーザ当たりの監査対 象イベント数の平均値
SQL_KEYCOLUMN_USAGE	112	d + CNS + 2	制約数	1
	113	d + e + 2	制約を定義している表数	1 表当たりの制約数の平 均値
SQL_TABLE_CONSTRAINTS	114	d + CNS + 2	制約数	1
	115	d + e + 2	制約を定義した表数	1 表当たりの制約数の平 均値
SQL_CHECKS	116	d + CNS + 2	検査制約数	1
	117	d + e + 2	検査制約を定義している表数	1 表当たりの検査制約数 の平均値
SQL_CHECK_COLUMNS	118	d + CNS + 2	検査制約数	1 検査制約当たりの指定 列数の平均値
	119	d + e + f + 3	検査制約で使用している列数	1 表当たりの検査制約で 使用している列の平均長 複数
SQL_SYSPARAMS	121	8	2	1
SQL_PUBLICVIEW_SAME_USERS	124	d + e + 2	パブリックビュー表数×認可識別 子数	1
SQL_INDEX_XMLINF	125	d + e + 2	NPSIT	1 インデクス当たりの平 均インデクス構成部分構 造パス数
	126	d + i + 7	NPSS	1
SQL_SEQUENCES	127	d + SEQN + 2	システム内の順序数生成子数	1
	128	4	システム内の順序数生成子数	1
SQL_ACCESS_SECURITY	149	CSTN	接続制約数	1

表名	種別	キー長 ^{※3} (変数 g ^{※1})	キーの種類の数 (変数 c ^{※1})	キーの重複数の平均値 (変数 d ^{※1})
	150	1	2	接続制約数
	154	d	指定した認可識別子の数	1 認可識別子当たりの平均接続制約登録数

a: 表の総数 (個)

b: 表の列数の平均値 (個)

c: データディクショナリ用 RD エリアのページ長 (バイト)

d: 認可識別子の長さの平均値 (バイト)

e: 表識別子の長さの平均値 (バイト)

f: 列の名称長の平均値 (バイト)

g: RD エリアの名称長の平均値 (バイト)

h: インデクスの総数 (個)

i: インデクス識別子の長さの平均値 (バイト)

n: RD エリアを構成する HiRDB ファイル名称の長さの平均値 (バイト)

p: 作成するルーチン数 (個)

q: ルーチン名称の長さの平均値 (バイト)

r: 1 ルーチン当たりのパラメタ数の平均値 (個)

s: 1 ルーチン当たりの使用リソース数の平均値 (個)

t: 特定名^{※2}の長さの平均値 (バイト)

u: 特定名^{※2}の総数 (個)

y: アクセス権限の定義数 (個)

一つの表に対して n 人に権限を与えた場合、表数 × n 個と数えます。

z: ビュー定義の総数 (個)

NUDT: 作成するユーザ定義データ型の数 (個)

UDT: ユーザ定義データ型名称の長さの平均値 (バイト)

NATT：1 ユーザ定義データ型当たりの属性数の平均値（個）
ATT：ユーザ定義データ型属性名称の長さの平均値（バイト）
PLG：プラグイン名称の長さの平均値（バイト）
NPLG：作成するプラグイン数（個）
IXT：インデクス型名称の長さの平均値（バイト）
NFPLG：プラグイン関数の数の平均値（個）
POPR：プラグイン関数名の長さの平均値（バイト）
NPPAR：1 プラグイン関数当たりのパラメタ数の平均値（個）
PRM：1 プラグイン関数当たりのパラメタ名の長さの平均値（バイト）
TMD：契機記述長の平均値（バイト）
CNM：コンテキスト名称長の平均値（バイト）
KNM：キー名称長の平均値（バイト）
TRIG：トリガ名称長の平均値（バイト）
ETP：イベントタイプ名称の長さの平均値（バイト）
EST：イベントサブタイプ名称の長さの平均値（バイト）
OTP：オブジェクト種別名称の長さの平均値（バイト）
OSC：オブジェクトの所有者名称の長さの平均値（バイト）
ONM：オブジェクト名称の長さの平均値（バイト）
CNS：制約名称の長さの平均値（バイト）
NPSIT：部分構造インデクス定義表数（個）
NPSS：部分構造インデクス構成部分構造パス数（個）
SEQN：順序数生成子識別子の長さの平均値（バイト）
CSTN：接続制約名称の長さの平均値（バイト）

注※1

「インデクスの格納ページ数の計算方法」の「計算式中使用する変数」に記載されている変数のことです。

注※2

「認可識別子.ルーチン識別子」を表しています。

注※3

キー長は4バイト単位で切り上げになります。次に示す計算式で求めてください。

- $\lceil \text{キー長} \div 4 \rceil \times 4$

16.2.2 解析情報表及び運用履歴表を格納するデータディクショナリ用 RD エリアの容量の見積もり

create rdarea 文に datadictionary of dbmanagement を指定する場合のデータディクショナリ用 RD エリアの容量は、次に示す計算式で求めます。

計算式

$$\text{データディクショナリ用RDエリアの容量} = (\lceil (a \times 1.3) \div b \rceil) \times b \times 4096$$

(単位：バイト)

a：データディクショナリ用 RD エリアの総ページ数※1

b：データディクショナリ用 RD エリアのセグメントサイズ※2

注※1

「表の格納ページ数+インデクスの格納ページ数」です。「表の格納ページ数の計算方法」及び「インデクスの格納ページ数の計算方法」を参照してください。

注※2

データベース構成変更ユーティリティ (pdmod) の create rdarea 文で指定するセグメントサイズです。

(1) 表の格納ページ数の計算方法

表の格納ページ数 (単位：ページ) は、計算式 1 と計算式 2 の和になります。

計算式 1	$\frac{((a+c+e+g) \times (\lceil b \rceil + 1) + 120) \times 30}{96}$
計算式 2	$\frac{((a+c+e+g) \times (\lceil b \rceil + 1) + 120) \times 30}{9}$

a：作成する表の数 + 61 (個)

- b: 表を格納する RD エリアの分割数の平均値 (個)
分割していない場合は 1 とします。また、平均値は切り上げます。
- c: 作成するインデクス数 + 124 (個)
- e: 作成する表に定義した BLOB 型の列の総数 + 3 (個)
- g: 作成する表に定義した BLOB 属性の総数 (個)

(2) インデクスの格納ページ数の計算方法

インデクスの格納ページ数 (単位: ページ) は次の計算式で求めます。

$$\text{ディクショナリ表のインデクスを格納するページ数}^{\ast} \times 2$$

注※

「[インデクスの格納ページ数の計算方法](#)」を参照し、ディクショナリ表のインデクスを格納するページ数を計算してください。また、このときの計算条件を次に示します。

1. CREATE INDEX で指定する未使用領域の比率は 0 とします。
2. 計算式には、次に示す変数を代入します。

キー長 (変数 g [※])	キーの種類の数 (変数 c [※])	キーの重複数の平均値 (変数 d [※])
12	$(a + c + e + g) \times (b + 1) + 120$	30

- a: 作成する表の数 (個)
- b: 表を格納する RD エリアの分割数の平均値 (個)
- c: 作成するインデクス数 (個)
- e: 作成する表に定義した BLOB 型の列の総数 (個)
- g: 作成する表に定義した BLOB 属性の総数 (個)

なお、解析情報表及び運用履歴表にはユニークインデクスを定義してないため、変数 h を加算する必要はありません。

注※

「[インデクスの格納ページ数の計算方法](#)」の「[計算式中で使用する変数](#)」に記載されている変数のことです。

16.3 マスタディレクトリ用 RD エリアの容量の見積もり

マスタディレクトリ用 RD エリアの容量は、次に示す計算式で求めます。

計算式

$$\begin{aligned} & \text{マスタディレクトリ用RDエリアの容量 (単位: バイト)} \\ & = \{ \\ & \quad \uparrow (a+2) \div 800 \uparrow \times 51 + \uparrow (b+120) \div 6000 \uparrow \times 51 + \uparrow (c+240) \div 6000 \uparrow \times 51 \\ & \quad + \uparrow (d+240) \div 64000 \uparrow \times 51 + \uparrow e \div 64000 \uparrow \times 51 + 2 + 6 \times n \\ & \quad \} \times 1 \times 4096 \times 2 \end{aligned}$$

a : データディクショナリ用 RD エリアの総数 + ユーザ用 RD エリアの総数

b : 定義する表の総数

c : 定義するインデクスの総数

d : 定義するビュー表の総数

e : 定義するデータ型及びインデクス型の合計

n : マスタディレクトリ用 RD エリアを構成する HiRDB ファイル数

注※1 マスタディレクトリ用 RD エリアの総ページ数です。

注※2 マスタディレクトリ用 RD エリアのページ長です。

16.4 データディレクトリ用 RD エリアの容量の見積もり

データディレクトリ用 RD エリアの容量は、次に示す計算式で求めます。

計算式

$$\begin{aligned} & \text{データディレクトリ用RDエリアの容量 (単位: バイト)} \\ & = \left\{ \uparrow \left(\sum_{i=1}^e g_i + \sum_{j=1}^f p_j + 86 \right) \div 3000 \uparrow \times 51 + 6 \times n + 1 \right\} \times 1 \times 4096 \times 2 \\ & g_i = \uparrow (5 \times a_i + 2 \times b_i + 2 \times c_i + 48) \div 32 \uparrow \\ & p_j = \uparrow (d_j + 12) \div 16 \uparrow \end{aligned}$$

a_i : インデクスを構成する列数

b_i : インデクスを格納する RD エリア数

c_i : インデクスを定義する表を格納する RD エリア数

d_j : 表を格納する RD エリア数

e : 定義するインデクスの総数

f : 横分割する表の総数

n : データディレクトリ用 RD エリアを構成する HiRDB ファイル数

注※1 データディレクトリ用 RD エリアの総ページ数です。

注※2 データディレクトリ用 RD エリアのページ長です。

16.5 データディクショナリ LOB 用 RD エリアの容量の見積もり

16.5.1 データディクショナリ LOB 用 RD エリアの容量の計算方法

(1) ソース格納用のデータディクショナリ LOB 用 RD エリアの容量の見積もり

ソース格納用のデータディクショナリ LOB 用 RD エリアの容量は、次に示す計算式で求めます。

計算式

$$\begin{aligned} & \text{ソース格納用のデータディクショナリLOB用RDエリアの容量 (単位: バイト)} \\ & = \{ \\ & \quad \sum_{i=1}^a \lceil S_i \div 64000 \rceil \times 96 + 7 + 3 \times (a-1) \} \times 1 \\ & + \{ \sum_{j=1}^b \lceil (C_j + 1024) \div 8192 \rceil \} \times 2 \\ & \} \times 3 \times 8192 \times 4 \end{aligned}$$

a: ソース格納用のデータディクショナリ LOB 用 RD エリアを構成する HiRDB ファイル数

b: 次の総数

- 手続き (CREATE PROCEDURE)
- 抽象データ型内の関数と手続き (各 FUNCTION (ただし、プラグイン関数を除きます), PROCEDURE)
- ユーザ定義関数 (CREATE FUNCTION)

S_i : セグメント数

データベース初期設定ユーティリティ (pdinit) 又はデータベース構成変更ユーティリティ (pdmod) の create rdarea 文で指定する各 HiRDB ファイルのセグメント数

C_j : 次の長さ

- 手続き (各 CREATE PROCEDURE の長さ)
- 抽象データ型内の関数と手続き (各 FUNCTION (ただし、プラグイン関数を除きます), PROCEDURE の長さ)
- ユーザ定義関数 (CREATE FUNCTION の長さ)

注※1 ディレクトリページ部分の総ページ数です。

注※2 データページ部分の総ページ数です。

注※3 ソース格納用のデータディクショナリ LOB 用 RD エリアの総ページ数です。

注※4 ソース格納用のデータディクショナリ LOB 用 RD エリアのページ長です。

(2) オブジェクト格納用のデータディクショナリ LOB 用 RD エリアの容量の見積もり

オブジェクト格納用のデータディクショナリ LOB 用 RD エリアの容量は、次に示す計算式で求めます。

計算式

$$\begin{aligned} & \text{オブジェクト格納用のデータディクショナリLOB用RDエリアの容量 (単位: バイト)} \\ & = \{ \\ & \quad a \\ & \quad \left[\sum_{i=1}^a \uparrow S_i \div 64000 \uparrow \times 96 + 7 + 3 \times (a-1) \right] \times 1 \\ & \quad b \\ & \quad + \left[\sum_{j=1}^b \uparrow (C_j + 1024) \div 8192 \uparrow \right] \times 2 \\ & \quad \} \times 3 \times 8192 \times 4 + 500000 \times 5 \end{aligned}$$

a: オブジェクト格納用のデータディクショナリ LOB 用 RD エリアを構成する HiRDB ファイル数

b: 手続き (CREATE PROCEDURE), 抽象データ型内の関数と手続き (各 FUNCTION (ただし, プラグイン関数を除きます), PROCEDURE), ユーザ定義関数 (CREATE FUNCTION) 及びトリガ定義 (CREATE TRIGGER) の総数

S_i : セグメント数

データベース初期設定ユーティリティ (pdinit) 又はデータベース構成変更ユーティリティ (pdmod) の create rdarea 文で指定する各 HiRDB ファイルのセグメント数

C_j : $QO_i + PR$ (QO_i の計算式を「 QO_i (SQL オブジェクト長) の計算式」に, PR の計算式を「 PR (ルーチン制御用オブジェクト長) の計算式」に示します。これらの計算式で使用する変数を「 PR 及び QO_i の計算式で使用する変数」に示します)

注※1 ディレクトリページ部分の総ページ数です。

注※2 データページ部分の総ページ数です。

注※3 オブジェクト格納用のデータディクショナリ LOB 用 RD エリアの総ページ数です。

注※4 オブジェクト格納用のデータディクショナリ LOB 用 RD エリアのページ長です。

注※5 抽象データ型, 又はプラグイン使用時に加算します。

(3) QO_i (SQL オブジェクト長) の計算式

$$\begin{aligned} & QO_i \text{ (単位: バイト)} = \\ & \quad a \\ & \quad \sum \{ \end{aligned}$$

```

i=1
1840+46×RCN+298×Si+20×Pi+1138×Ti+76×Ti×Di+80×Ci+40×Ii+534×Wi
+20×Ki+Li+8×TCi+656×Di+48×nFF+100×nFP+148×nFC+696×nPFF
+16×(nAT+nPAT)+20×nCAT+28×(nAF+nCAF)+20×(nAA+nPAA+nCAA)
+1057×nSPA+120×nSPP+287×nSFF+8×nSFP+813×nJFC+20×nJFP
[+1057×nTR+120×(nTSN+nTSO)+20×(nTCN+nTCO)] ※1
[+760+376×RCC+1880×RCT] ※2
[+32×Si+16] ※3
[+↑(42×SiT)+{52+152×(SiTA+SiSA+SiNA)×(SiT+SiS+SiN)}↑] ※4
}

```

a：ストアードプロシジャ内の SQL 文数

注※1 トリガを使用する場合に加算する計算式です。

注※2 参照制約を使用する場合に加算する計算式です。

注※3 列名記述領域長の計算式です。動的 SQL の場合に加算します。

注※4 型名記述領域長の計算式です。動的 SQL の場合に加算します。

(4) PR (ルーチン制御用オブジェクト長) の計算式

(a) ユーザが定義する場合

ストアードプロシジャ、ストアードファンクション、又はトリガを定義した場合の、ルーチン制御用オブジェクト長は次に示す計算式から求めます。

```

PR (単位：バイト) =
  a
  Σ {
i=1
600+28×sRi+32×(sRUi+sDi)+56×sSXi+sCUi+sSi+sPi+sLA
+sKi+sL+80×sWi+24×sCM+32×sCCR+2×sDCR+60×sCHD+72×sDHD+64×sHCN
+8×sCHD×sHCN+48×nRFF+100×nRFP+148×nRFC+200×nPRFF+8×nPRFP
+196×nPA+64×nPP+36×nPPI+20×nPP0+200×nPPA+8×nPPP+20×nAR+48×nARA
+16×nRPAT+20×nCAT+28×(nRPAF+nRCAF)+20×(nRPAA+nRCAA)+287×nRSFF
+8×nRSFP+813×nPJA+20×nPJP+813×nRJFC+20×nRJFP
[+28×(nTSN×2+nTSO)] ※
}

```

a：次の SQL 文数

- 手続き (CREATE PROCEDURE)
- 抽象データ型内の関数と手続き (各 FUNCTION (ただし、プラグイン関数を除きます), PROCEDURE)
- ユーザ定義関数 (CREATE FUNCTION)
- トリガ定義 (CREATE TRIGGER)

注※ トリガを使用する場合に加算する計算式です。

(b) HiRDB が自動的に作成する場合

表定義時、参照動作に CASCADE を指定した場合、HiRDB が制約制御のためにトリガを作成したときのルーチン制御用オブジェクト長は次に示す計算式から求めます。

$$PR \text{ (単位: バイト)} = \sum_{i=1}^a \{240 + 608 \times RCC + (5120 + 100 \times RD_i + 256 \times RI_i) \times RCP \times RCT\}$$

a: 次の SQL 文数

- 手続き (CREATE PROCEDURE)
- 抽象データ型内の関数と手続き (各 FUNCTION (ただし、プラグイン関数を除きます), PROCEDURE)
- ユーザ定義関数 (CREATE FUNCTION)
- トリガ定義 (CREATE TRIGGER)

(5) PR 及び QO_i の計算式で使用する変数

変数名	説明
RCN	SQL オブジェクトで使用する表、及びインデクスの合計数
Si	SQL 文中にある検索項目数 (SQL 文で指定する列がインデクス列の場合はその列数)
Pi	SQL 文中にある埋込み変数又はパラメタ数
Ti	SQL 文中にある表名数
Ci	SQL 文中にある列名数
TCi	SQL 文中にある表の構成列数
Wi	SQL 文中にある論理演算子数※
Ki	SQL 文中にある定数の数※
Li	SQL 文中にある定数の合計長※ (単位: バイト)
Ii	SQL 文実行時に使用するインデクス数 (SQL 文で指定する表のうち、検索条件に指定するインデクス数)
Di	SQL 文中の表に定義された格納条件の総数 (マトリクス分割表は 2 倍する)
SiT	SQL 文中にある選択式の抽象データ型数
SiS	SQL 文中にある選択式の抽象データ型のスーパータイプ数
SiN	SQL 文中にある選択式のサブタイプである抽象データ型のスーパータイプの総数
SiTA	SQL 文中にある選択式の抽象データ型の属性数

変数名	説明
SiSA	SQL 文中にある選択式の抽象データ型のスーパータイプの属性数
SiNA	SQL 文中にある選択式のサブタイプである抽象データ型のコンポネント指定総数
nSPA	SQL 文中にある手続き文の呼び出し数
nSPP	SQL 文中にある手続き文の引数の総数
nFF	SQL 文中にある関数の呼び出し数*
nFP	SQL 文中にある関数の引数の総数*
nFC	SQL 文中にある関数の総関数定義候補数（関数呼び出し数 nFF に、引数が抽象データ型の各関数呼び出しに対して、サブタイプを引数とする関数定義数を加算する）
nPPF	SQL オブジェクトが使用するプラグイン関数呼び出し数（SQL 文中にあるプラグイン関数呼び出し数 + SELECT の場合は 1, INSERT, UPDATE, DELETE の場合は 6）
nSFF	SQL 文中にあるシステム定義スカラ関数の呼び出し数*
nSFP	SQL 文中にあるシステム定義スカラ関数の引数の総数*
nJFC	SQL 文中にある外部 Java 関数の呼び出し数
nJFP	SQL 文中にある外部 Java 関数の引数の総数
nAT	SQL 文中にあるコンポネント指定で使用する抽象データ型数（スーパータイプ、抽象データ型属性によって現れる抽象データ型を除く）
nAA	SQL 文中にあるコンポネント指定で使用する抽象データ型数（スーパータイプ、抽象データ型属性によって現れる抽象データ型を含む）
nAF	SQL 文中にあるコンポネント指定で使用する属性総数
nPAT	SQL オブジェクトが使用するプラグイン関数の引数で使用する抽象データ型数（スーパータイプ、抽象データ型属性によって現れる抽象データ型を除く）
nPAA	SQL オブジェクトが使用するプラグイン関数の引数で使用する抽象データ型数（スーパータイプ、サブタイプを含む）
nCAT	SQL 文中にあるコンストラクタ関数の呼び出し数
nCAA	SQL 文中にあるコンストラクタ関数の抽象データ型数（スーパータイプを含む）
nCAF	SQL 文中にあるコンストラクタ関数の抽象データ型の属性総数
nTR	SQL 文の実行によって起動されるトリガ数
nTSN	SQL 文の実行によって起動される各トリガのトリガ SQL 文中の新値相関名によって修飾された列の総数
nTSO	SQL 文の実行によって起動される各トリガのトリガ SQL 文中の旧値相関名によって修飾された列の総数
nTCN	SQL 文の実行によって起動される各トリガのトリガ動作条件中の新値相関名によって修飾された列の総数
nTCO	SQL 文の実行によって起動される各トリガのトリガ動作条件中の旧値相関名によって修飾された列の総数
RCC	SQL 文中で、更新対象の表を参照する表の外部キーの構成列数と、主キーの構成列数の総数
RCT	SQL 文中で、更新対象の表を参照する表、及び更新対象の表が参照する表の総数

変数名	説明
RCP	参照表定義時に、参照動作に指定した CASCADE の総数
Rli	参照表定義時、参照指定をする被参照表に定義されたインデクスの総数
RDi	参照表定義時、参照指定をする被参照表に定義された分割格納条件の総数（マトリクス分割表の場合は、2 倍する）
sRi	手続き及び関数中の SQL パラメタ数（INOUT 指定の SQL パラメタ数は 2 倍する）
sRUi	手続き及び関数中の SQL パラメタの総数（又は、トリガ定義中のトリガ SQL 文中の新旧値相関名によって修飾された列の総数）
sDi	手続き、関数、及びトリガ SQL 文中の SQL 変数（declare）の総数
sSXi	手続き、関数、及びトリガ SQL 文中の SQLCODE, SQLCOUNT 変数の総数
sCUi	手続き、関数、及びトリガ SQL 文中の CURRENT_TIME 値関数, CURRENT_DATE 値関数の総数
sSi	手続き及びトリガ SQL 文中の操作系 SQL の数（カーソル宣言を除く SQL 文：OPEN, FETCH, CLOSE, UPDATE, DELETE, INSERT 文など）
sPi	手続き、関数、及びトリガ SQL 文中のルーチン制御 SQL 数（BEGIN, SET, IF, ELSEIF, WHILE など）
sLA	手続き、関数、及びトリガ SQL 文中のラベル数
sKi	手続き、関数、及びトリガ SQL 文中の定数の数（手続き及びトリガ SQL 文中に記述された操作系 SQL 文の定数を除く）
sL	手続き、関数、及びトリガ SQL 文中の定数の長さの合計（手続き及びトリガ SQL 文中に記述された操作系 SQL 文の定数を除く）
sWi	手続き、関数、及びトリガ SQL 文中の条件述語数
sCM	手続き、関数、及びトリガ SQL 文中の複合文の数
sCCR	手続き及びトリガ SQL 文のカーソル宣言を記述した複合文の数
sDCR	手続き及びトリガ SQL 文のカーソル宣言の数
sCHD	手続き、関数、及びトリガ SQL 文のハンドラ宣言を記述した複合文の数
sDHD	手続き、関数、及びトリガ SQL 文のハンドラ宣言の数
sHCN	手続き、関数、及びトリガ SQL 文のハンドラ宣言中に記述された条件値の数
nRFF	ルーチン中にある関数呼出し数
nRFP	ルーチン中にある関数の引数の総数
nRFC	ルーチン中にある関数の関数定義候補の総数（関数呼出し数 nFF に、引数が抽象データ型の各関数呼出しに対して、サブタイプを引数とする関数定義数を加算する）
nPRFF	ルーチンの SQL オブジェクトが使用するプラグイン関数呼出し数
nPRFP	ルーチンの SQL オブジェクトが使用するプラグイン関数のプラグインパラメタ総数
nPA	ルーチン中にある手続き呼び出し数
nPP	ルーチン中にある手続きのパラメタ総数

変数名	説明
nPPI	ルーチン中にある手続きの入力パラメタ総数（入出力パラメタを含む）
nPPO	ルーチン中にある手続きの出力パラメタ総数（入出力パラメタを含む）
nPPA	ルーチンの SQL オブジェクトが使用するプラグイン手続き呼び出し数
nPPP	ルーチンの SQL オブジェクトが使用するプラグイン手続きのプラグインパラメタ総数
nRSFF	ルーチン中にあるシステム定義スカラ関数の呼び出し数
nRSFP	ルーチン中にあるシステム定義スカラ関数の引数の総数
nPJA	ルーチン中にある外部 Java 手続きの呼び出し数
nPJP	ルーチン中にある外部 Java 手続きの引数の総数
nRJFC	ルーチン中にある外部 Java 関数の呼び出し数
nRJFP	ルーチン中にある外部 Java 関数の引数の総数
nAR	ルーチン中にあるコンポネント指定で使用する抽象データ型数（スーパータイプ、抽象データ型属性によって現れる抽象データ型を除く）
nARA	ルーチン中にあるコンポネント指定で使用する属性総数
nRPAT	ルーチンの SQL オブジェクトが使用するプラグインルーチンのパラメタで使用する抽象データ型数（ただし、スーパータイプ、抽象データ型属性の抽象データ型を除く）
nRPAA	ルーチンの SQL オブジェクトが使用するプラグインルーチンのパラメタで使用する抽象データ型数（スーパータイプを含む）
nRPAF	ルーチンの SQL オブジェクトが使用するプラグインルーチンのパラメタで使用する抽象データ型の属性総数
nRCAT	ルーチン中にあるコンストラクタ関数の呼び出し数
nRCAA	ルーチン中にあるコンストラクタ関数の抽象データ型数（スーパータイプを含む）
nRCAF	ルーチン中にあるコンストラクタ関数の抽象データ型の属性総数

注※

トリガを使用する場合は、SQL 文の実行によって起動される各トリガのトリガ動作条件についても数える必要があります。

16.6 ユーザ LOB 用 RD エリアの容量の見積もり

16.6.1 ユーザ LOB 用 RD エリアの容量の計算方法

ユーザ LOB 用 RD エリアの容量は、次に示す計算式で求めます。

計算式

$$\begin{aligned} & \text{ユーザ LOB 用 RD エリアの容量 (単位: バイト)} \\ & = (\text{ディレクトリページ部分の総ページ数} + \text{データページ部分の総ページ数}) \times 8192^{\ast} \end{aligned}$$

注※ ユーザ LOB 用 RD エリアのページ長です。

(1) ディレクトリページ部分の総ページ数

計算式

$$\begin{aligned} & \text{ディレクトリページ部分の総ページ数} \\ & = \sum_{i=1}^a \uparrow S_i \div 64000 \uparrow \times 96 + 7 + 3 \times (a-1) \end{aligned}$$

a: ユーザ LOB 用 RD エリアを構成する HiRDB ファイル数

S_i : セグメント数

データベース初期設定ユーティリティ (pdinit) 又はデータベース構成変更ユーティリティ (pdmod) の create rdarea 文で指定する各 HiRDB ファイルのセグメント数

(2) データページ部分の総ページ数

計算式

$$\begin{aligned} & \text{データページ部分の総ページ数} \\ & = \sum_{j=1}^b \uparrow (C_j + 1024) \div 8192 \uparrow \end{aligned}$$

b: LOB 列の行の総数

データ長が 0 の行もカウントします。NULL 値の行はカウントしません。

C_j : 各 BLOB データのデータ長 (バイト)

16.7 レジストリ用 RD エリアの容量の見積もり

16.7.1 レジストリ用 RD エリアの容量の計算方法

レジストリ用 RD エリアの容量は、次に示す計算式で求めます。

計算式

$$\begin{aligned} & \text{レジストリ用RDエリアの容量 (単位: バイト)} \\ & = \text{レジストリ用RDエリアのページ長} \times \text{レジストリ用RDエリアの総ページ数} \times 1.3 \end{aligned}$$

注※

レジストリ機能初期設定ユーティリティ (pdreginit) の create rdarea 文で指定するページ長です。

レジストリ用 RD エリアの総ページ数の求め方

$$\begin{aligned} & \text{レジストリ用RDエリアの総ページ数 (単位: ページ)} \\ & = \sum_{i=1}^a \{ \uparrow Si \div d \uparrow + \uparrow Si \div e \uparrow + 6 \times (a+1) + 2 \times \uparrow 20480 \div b \uparrow \\ & \quad + \text{レジストリ管理表の格納ページ数} + \text{レジストリ管理表のインデクス格納ページ数} \end{aligned}$$

a: レジストリ用 RD エリアを構成する HiRDB ファイル数

b: レジストリ用 RD エリアのページ長 (単位: バイト)

c: レジストリ機能初期設定ユーティリティ (pdreginit) の create rdarea 文で指定するセグメントサイズ

d: $\downarrow (b-20) \div \{ (\uparrow c \div 32 \uparrow \times 8) + 56 \} \downarrow$


e: $\downarrow (125 \times b) \div (16 \times d) \downarrow \times d$

Si: レジストリ機能初期設定ユーティリティ (pdreginit) の create rdarea 文で指定する各 HiRDB ファイルのセグメント数

各表及びインデクスの確保単位は、セグメントです。表やインデクスごとに求めた値をセグメント単位に切り上げます。

(1) レジストリ管理表の格納ページ数

計算式



a: レジストリ管理表のコンテキスト数

b: レジストリ管理表のページ長

c: レジストリコンテキスト名称の長さ

d: アクセスパスワードの長さ

e: レジストリ管理表のキー値数 (レジストリ管理表に登録したキー名称の数)

f: レジストリキー名称長

g: レジストリキー値長 (レジストリキー値長が 32,000 バイト以下の場合に加算する)

(2) レジストリ管理表のインデクス格納ページ数

計算式

レジストリ管理表のインデクス格納ページ数 (単位: ページ)
=SQL_REGISTRY_CONTEXT表のインデクス格納ページ数
+SQL_REGISTRY_KEY表のインデクス格納ページ数

SQL_REGISTRY_CONTEXT 表のインデクス格納ページ数, 及び SQL_REGISTRY_KEY 表のインデクス格納ページ数については, 「[インデクスの格納ページ数の計算方法](#)」を参照してください。ただし, CREATE INDEX 文で指定する未使用領域の比率は 30%として計算してください。

インデクスを格納するページ数の計算式に使用する値を次に示します。

レジストリ用 RD エリアのインデクス格納ページ数の計算式に使用する値

表名	種別	キー長	キーの種類	平均重複数
SQL_REGISTRY_CONTEXT	72	a + 1	コンテキスト名の数 (レジストリ管理表のコンテキスト数)	1
SQL_REGISTRY_KEY	73	f + 6	キー値の数 (レジストリ管理表のキー値数)	1

a: レジストリコンテキストの長さ

f: レジストリキー名称の長さ

16.8 レジストリ LOB 用 RD エリアの容量の見積もり

16.8.1 レジストリ LOB 用 RD エリアの容量の計算方法

レジストリ LOB 用 RD エリアの容量は、次に示す計算式で求めます。

計算式

$$\begin{aligned} & \text{レジストリLOB用RDエリアの容量 (単位: バイト)} \\ & = (\text{ディレクトリページ部分の総ページ数} + \text{データページ部分の総ページ数}) \times 8192^{\ast} \end{aligned}$$

注※ レジストリ LOB 用 RD エリアのページ長です。

(1) ディレクトリページ部分の総ページ数

計算式

$$\begin{aligned} & \text{ディレクトリページ部分の総ページ数} \\ & = \sum_{i=1}^a \lceil S_i \div 64000 \rceil \times 96 + 7 + 3 \times (a - 1) \end{aligned}$$

a: レジストリ LOB 用 RD エリアを構成する HiRDB ファイル数

S_i: レジストリ LOB 用 RD エリアのセグメント数

(2) データページ部分の総ページ数

計算式

$$\begin{aligned} & \text{データページ部分の総ページ数} \\ & = \sum_{j=1}^b \lceil (C_j + 1024) \div 8192 \rceil \end{aligned}$$

b: 32000 バイトを超えるレジストリキー値の数

C_j: 32000 バイトを超えるレジストリキー値の長さ

16.9 リスト用 RD エリアの容量の見積もり

リスト用 RD エリアの容量は、次に示す計算式で求めます。

計算式

$$\begin{aligned} & \text{リスト用RDエリアの容量 (単位: バイト)} \\ & = \{ \\ & \quad \sum_{i=1}^a (\uparrow S_i \div f \uparrow + \uparrow S_i \div g \uparrow) \\ & \quad + 6 \times (a+1) + \uparrow (1024 \times n) \div (25 \times b) \uparrow + \uparrow 20480 \div b \uparrow + c \times e \\ & \quad \} \times b \end{aligned}$$

a: リスト用 RD エリアを構成する HiRDB ファイル数

b: リスト用 RD エリアのページ長※ (バイト)

c: リスト用 RD エリアのセグメント数

e: リスト用 RD エリアのセグメントサイズ※

f: $\downarrow \{b-20\} \div \{(\uparrow e \div 32 \uparrow \times 8) + 56\} \downarrow$

g: $\uparrow (125 \times b) \div (16 \times f) \uparrow \times f$

n: 1 リスト用 RD エリアに作成できる最大リスト数※

リスト用 RD エリアの最大リスト数は、次の計算式で求めます。

$\uparrow \text{サーバ内に保持するリストの総数} \div \text{サーバ内に配置するリスト用 RD エリアの数} \uparrow$

S_i : リスト用 RD エリアを構成する HiRDB ファイルのセグメント数※

注※

上記の計算式で求めた値以上となる最も小さい 500 の整数倍の値を、データベース初期設定ユーティリティ (pdinit) 若しくはデータベース構成変更ユーティリティ (pdmod) の create rdarea 文、又はデータベース構成変更ユーティリティの initialize rdarea 文で指定してください。

17

システムファイル及び監査証跡ファイルの容量の見積もり

この章では、システムログファイル、シンクポイントダンプファイル、ステータスファイルなどのシステムファイルの容量の見積もり方法、及び監査証跡ファイルの容量の見積もり方法について説明します。

17.1 システムログファイルの容量の見積もり

ここでは、システムログファイルの容量の見積もり方法について説明します。説明する項目を次に示します。

- システムログファイルの総容量
- 表定義時に出力されるシステムログ量
- インデクス定義時に出力されるシステムログ量
- 表データ更新時に出力されるシステムログ量
- ユティリティによるデータベース作成時に出力されるシステムログ量
- SQL 操作に応じて出力されるシステムログ量
- 拡張システム定義スカラ関数の定義時に出力されるシステムログ量
- RD エリアの自動増分機能使用時に出力されるシステムログ量
- PURGE TABLE 文実行時に出力されるシステムログ量
- 空きページ解放ユティリティ実行時に出力されるシステムログ量
- 再編成時期予測機能使用時に出力されるシステムログ量
- 更新可能バックアップ閉塞中に出力されるシステムログ量
- pdchpathn コマンド実行時に出力されるシステムログ量
- ディクショナリ表のメンテナンス実行時に出力されるシステムログ量

17.1.1 システムログファイルの総容量

(1) システムログファイルの総容量の求め方

システムログファイルの総容量は、次に示す計算式で求めます。

計算式

$$\text{全システムログファイルの総容量 (単位: バイト)} = (\uparrow a \div c \uparrow \times 3) \times b$$

a : 出力されるシステムログ量

求め方については、「[システムログ量の求め方](#)」を参照してください。

b : pd_log_rec_leng オペランドで指定するシステムログファイルのレコード長です。

c : 次に示す値を代入してください。

pd_log_rec_leng = 1024 の場合 : 1000

pd_log_rec_leng = 2048 の場合 : 2000

pd_log_rec_leng = 4096 の場合 : 4000

注

- システムログファイル中に空き領域が発生するため、ここで求めた容量の 1.2 倍以上の容量を準備することをお勧めします。
- ここで得られる総容量を単位時間当たりの容量に変換して、一つのシステムログファイルの容量と数を見積もってください。また、容量と数を見積もるときに、システムログファイルのアンロード間隔についても考慮してください。

注※

システムログファイルの総レコード数を求める計算式です。

(2) システムログ量の求め方

出力されるシステムログ量は、次に示す計算式で求めます。

計算式

出力されるシステムログ量 (単位: バイト) = $\sum \{b + e + \uparrow b \div (a - 256) \uparrow \times 256 + d\} + c$
●回復不要FESの場合だけ加算します。
+ f

Σ はトランザクションごとの合計を意味します。ただし、実行するトランザクションが次の条件をすべて満たす場合、その分のシステムログは出力されません。

- 検索をするトランザクションで、かつ COMMIT 文で決着する
- トランザクションを実行するサーバがシングルサーバ、ディクショナリサーバ、又はバックエンドサーバである

a : pd_log_max_data_size オペランドの値

b : 1336 + データベース操作に応じて出力されるシステムログ量

ただし、回復不要 FES の場合は 0 になります。

データベース操作に応じて出力されるシステムログ量は、「表定義時に出力されるシステムログ量」～「ユティリティによるデータベース作成時に出力されるシステムログ量」で求めたシステムログ量を一つのトランザクション当たりで合計した値です。

c : SQL 操作に応じて出力されるシステムログ量

「SQL 操作に応じて出力されるシステムログ量」を参照してください。

d : サーバ種別ごとに次に示す計算式で算出した値

- HiRDB/シングルサーバの場合
 $2 \times \text{pd_log_rec_leng}$ オペランドの値
- HiRDB/パラレルサーバの場合
・フロントエンドサーバのとき

マルチスレッド対応で、X/Open に準拠した接続方式を実現する HiRDB ライブラリを使用した UAP の実行、かつトランザクションの移行機能の使用有無	回復不要 FES の使用有無	計算式
使用	未使用 (使用できない)	$(\uparrow 1336 \div \text{pd_log_rec_leng}$ オペランドの値 $\uparrow + 3) \times \text{pd_log_rec_leng}$ オペランドの値
未使用	使用	0
未使用	未使用	$2 \times \text{pd_log_rec_leng}$ オペランドの値

・バックエンドサーバ又はディクショナリサーバのとき

システム内の、回復不要 FES を使用するフロントエンドサーバの有無	pd_rpl_reflect_mode オペランドの指定値	計算式
あり	uap	pd_log_rec_leng オペランドの値 $+ \uparrow \{176 + 128 \times (\text{一つのトランザクションで更新する BES の最大数} + 1)\} \div \text{pd_log_rec_leng}$ オペランドの値 $\uparrow \times \text{pd_log_rec_leng}$ オペランドの値
	server	
なし	uap	$2 \times \text{pd_log_rec_leng}$ オペランドの値
	server	

e :

- ・HiRDB/パラレルサーバの場合
フロントエンドサーバのとき： $8 + 72 \times \text{一つのトランザクションで参照、又は更新する BES 及び DS の最大数}$
フロントエンドサーバ以外のとき：0
- ・HiRDB/シングルサーバの場合：0

f : $10 \times \text{pd_log_rec_leng}$ の値

注 システムログは次に示す操作をする場合に出力されます。

- ・表の定義時
- ・インデクスの定義時
- ・表データの更新時
- ・ユティリティによるデータベースの作成時

なお、上記の操作によってデータベースを更新中に、ロールバックが発生した場合、それまでデータベースを更新した分のシステムログが新たに追加で出力されます。このことを考慮してシステムログ量を見積もってください。

(3) 容量見積もり時の注意事項

次の SQL を実行すると、システムログを大量に出力します。システムログファイルの容量が不足するおそれがあるため、これらの SQL は出力するシステムログ量を見積もってから実行してください。また、見積もりの結果、システムログファイルの容量が不足する場合は、次に示す方法で容量不足を回避してください。

システムログを大量に出力する SQL	システムログファイル容量不足の回避方法
CREATE INDEX 形式 1 (インデクス定義)	インデクスオプションに EMPTY を指定してインデクスを定義し、データベース再編成ユーティリティ (pdrorg) を使用してインデクスを作成します。そのとき、ログ取得方式に更新前ログ取得モードを指定してインデクスを作成してください。
CREATE INDEX 形式 2 (インデクス定義) CREATE INDEX 形式 3 (部分構造インデクス定義)	ログレスモードで実行してください。 なお、左記の SQL 実行時は、特に大量のシステムログを出力します。そのため、システムログファイルの容量の過不足に関係なく、ログレスモードで運用することをお勧めします。ログレスモードで UAP 又はユーティリティを実行するときの運用については、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。
DROP SCHEMA (スキーマ削除)	指定した認可識別子のスキーマ内の次に示す定義を個別に削除し、一度に出力するシステムログ量を減らしてください。 <ul style="list-style-type: none"> • 実表 • ビュー表 (パブリックビューも含む) • インデクス • アクセス権限 • ルーチン (DROP SCHEMA で指定した認可識別子が定義したパブリック手続き、パブリック関数を含む) • トリガ • 抽象データ型 • インデクス型

17.1.2 表定義時に出力されるシステムログ量

表定義時に出力されるシステムログ量は、次に示す計算式で求めます。

(1) HiRDB/シングルサーバの場合

条件	システムログ量 (単位: バイト)
表を横分割しない場合	$((1256 \times b + 2500) \times 1.2) \times a + (632 \times a \times d)$ ※
表を横分割する場合	$((1256 \times b + 1800 \times c + 2500) \times 1.2) \times a + (632 \times a \times d)$ ※

a: 定義する表の総数 (個)

b: 定義する表の列数の平均値 (個)

c：定義する表の平均分割数（個）

d：LOB列を格納するRDエリア数（個）

注※ LOB列を定義する表がある場合に加算します。

(2) HiRDB/パラレルサーバの場合

条件	システムログ量（単位：バイト）
ディクショナリサーバで出力されるシステムログ量	$((1256 \times b + 1800 \times c + 2500) \times 1.2) \times a$
バックエンドサーバで出力されるシステムログ量	$912 \times a \times d + (632 \times a \times e) \text{ ※}$

a：定義する表の総数（個）

b：定義する表の列数の平均値（個）

c：定義する表の平均分割数（個）

d：定義する表のバックエンドサーバ内での分割数（個）

e：このバックエンドサーバ内にあるRDエリアで、LOB列を格納するRDエリア数（個）

注※ このバックエンドサーバ内に定義する表で、LOB列を定義する表がある場合に加算します。

17.1.3 インデクス定義時に出力されるシステムログ量

インデクス定義時（主キーの追加を含みます）に出力されるシステムログ量は、次に示す計算式で求めます。

(1) HiRDB/シングルサーバの場合

条件	システムログ量（単位：バイト）
インデクスを横分割しない場合	$n \sum_{i=1} \{ 5624 + 800 \times b + 1256 \times \uparrow b \times 5 \div 24 \uparrow + 1256 \text{ ※} \\ + R + KP + 272 \times W_i \\ + 1940 \times \uparrow W_i \div V_i \uparrow \}$
インデクスを横分割する場合	$n \sum_{i=1} \{ 5124 + 800 \times b + 500 \times c + 800 \times a + 1256 \times \uparrow b \times 5 \div 24 \uparrow \\ + 1256 \text{ ※} + R + a$

条件	システムログ量 (単位: バイト)
	$\sum_{j=1} \{ KP2 + 272 \times W_{ij} + 1940 \uparrow W_{ij} \div V_{ij} \uparrow \}$

注※ 除外値指定がない場合は0になります。

a: インデクスを定義する表の横分割数 (個)

b: インデクスの構成列数 (個)

c: インデクスを格納する RD エリア数 (個)

f: インデクス定義時に指定する PCTFREE オペランドの値 (%)
ページ内未使用領域比率の値です。

n: 定義するインデクスの総数 (個)

V: インデクスを格納するユーザ用 RD エリアのセグメントサイズ (ページ)

W: インデクスの格納ページ数 (ページ)

「[インデクスの格納ページ数の計算方法](#)」を参照してください。

なお、CREATE INDEX で EMPTY を指定した場合は0になります。

X: インデクスを格納するユーザ用 RD エリアのページ長 (バイト)

h: \downarrow pd_log_max_data_size オペランドの値 / 1000 \downarrow × 1000

R: 次のどちらかの値

- ログ取得モードの場合: 0
- ログレスモードの場合: $(a + c) \times h \times 2$

KP: 次のどちらかの値

- ログ取得モードの場合: $(132 + X_i \times \uparrow (100 - f) \div 100 \uparrow) \times W_i$
- ログレスモードの場合: 0

KP2: 次のどちらかの値

- ログ取得モードの場合: $(132 + X_{ij} \times \uparrow (100 - f) \div 100 \uparrow) \times W_{ij}$
- ログレスモードの場合: 0

(2) HiRDB/パラレルサーバの場合

条件	システムログ量 (単位: バイト)
ディクショナリサーバで出力されるシステムログ量	$n \sum_{i=1} \{ 5124 + 800 \times b + 500 \times c + 800 \times a + (1256 \times \uparrow b \times 5 \div 24 \uparrow) + 1256^{**} \}$
バックエンドサーバで出力されるシステムログ量	$n \sum_{i=1} \{ 814 + R + KP + 272 \times W_i + 1940 \times \uparrow W_i \div V_i \uparrow \}$

注※ 除外値指定がない場合は0になります。

a: インデクスを定義する表の横分割数 (個)

b: インデクスの構成列数 (個)

c: インデクスを格納する RD エリア数 (個)

f: インデクス定義時に指定する PCTFREE オペランドの値 (%)
ページ内未使用領域比率の値です。

n: 定義するインデクスの総数 (個)

V: インデクスを格納するユーザ用 RD エリアのセグメントサイズ (ページ)

W: インデクスの格納ページ数 (ページ)

「[インデクスの格納ページ数の計算方法](#)」を参照してください。

なお、CREATE INDEX で EMPTY を指定した場合は0になります。

X: インデクスを格納するユーザ用 RD エリアのページ長 (バイト)

h: \downarrow pd_log_max_data_size オペランドの値 / 1000 \downarrow × 1000

R: 次のどちらかの値

- ログ取得モードの場合: 0
- ログレスモードの場合: $(a + c) \times h \times 2$

KP: 次のどちらかの値

- ログ取得モードの場合: $(132 + X_i \times \uparrow (100 - f) \div 100 \uparrow) \times W_i$
- ログレスモードの場合: 0

17.1.4 表データ更新時に出力されるシステムログ量

表中の行を操作すると次の表に示すシステムログが出力されます。

HiRDB/シングルサーバの場合は、ここで求めるシステムログ量をシングルサーバで出力するログ量に加算してください。HiRDB/パラレルサーバの場合は、更新対象の表及びインデクスが格納されている RD エリアを管理する、バックエンドサーバ及びディクショナリサーバで出力するログ量に、ここで求めるシステムログ量をそれぞれ加算してください。

ただし、UAP がログレスモードの場合には、ログレスモードの表データ更新時に出力されるシステムログ量を求めてください。

表 17-1 表中の行を操作したときに出力されるシステムログの種類

システムログの種類	説明
基本行ログ	基本行ログは、表中の行データを追加、削除又は更新するときに出力されます。
分岐行ログ	分岐行ログは、次に示すデータ型のデータを操作するときに出力されます。 <ul style="list-style-type: none">• VARCHAR※¹• NVARCHAR※²• MVARCHAR※¹• 繰返し列• 抽象データ型• BINARY 型※³
インデクスログ	インデクスログは、インデクスのキーを追加、削除又は更新するときに出力されます。インデクスログ量は、データベースの操作内容 (INSERT 文, DELETE 文及び UPDATE 文) によって、表「データベースの操作内容と求めるログ量」に示すとおりに求めてください。
イベントログ	イベントログは、HiRDB Datareplicator を使用しているとき、繰返し列を含む行データを追加、削除又は更新すると出力されます。

注※1 次に示すどちらかの条件を満たす場合に分岐行ログが出力されます。

- ノースプリットオプションの指定がなく、実際のデータ長が 256 バイト以上の場合
- ノースプリットオプションの指定があり、実際の 1 行のデータ長の合計がページ長を超える場合

注※2 次に示すどちらかの条件を満たす場合に分岐行ログが出力されます。

- ノースプリットオプションの指定がなく、実際のデータ長が 128 文字以上の場合
- ノースプリットオプションの指定があり、実際の 1 行のデータ長の合計がページ長を超える場合

注※3 実際の 1 行のデータ長の合計がページ長を超える場合に分岐行ログが出力されます。

表 17-2 データベースの操作内容と求めるログ量

操作内容 (SQL 文)	求めるログ量
キーの追加 (INSERT 文)	追加ログ量
キーの削除 (DELETE 文)	削除ログ量

操作内容 (SQL 文)	求めるログ量
キーの更新 (UPDATE 文)	更新前キーの削除ログ量 + 更新後キーの追加ログ量

データベースを更新 (INSERT, DELETE 及び UPDATE) する場合に出力されるシステムログ量は、操作内容 (INSERT, DELETE 及び UPDATE) によって異なります。システムログ量の計算式を次に示します。

なお、ログを取得しない UAP 実行時に出力されるシステムログ量は、セグメント確保が発生する場合のログ量として 460 バイトとなります。

条件	計算式 (単位: バイト)
表に n 行追加 (INSERT) する場合又は表から n 行削除 (DELETE) する場合に出力されるシステムログ量	$(a + b + c) \times n$
表中の n 行を更新 (UPDATE) する場合に出力されるシステムログ量	$(a^{*1} + d^{*2} + e^{*3}) \times n$

a: 基本行ログ量 (バイト)

b: 全分岐行ログ量の合計値 (バイト)

c: 全インデクスログ量の合計値 (バイト)

d: 更新対象分岐行ログ量の合計値 (バイト)

e: 更新対象インデクスログ量の合計値 (バイト)

n: 操作する行数 (件)

注※1 更新 (UPDATE) する列値が基本行内にある場合に加算します。

注※2 更新 (UPDATE) する列値が分岐行内にある場合に加算します。

注※3 更新 (UPDATE) する列にインデクスを定義する場合に加算します。

(1) 基本行ログ量の見積もり

データ 1 件当たりの基本行ログ量の計算式を次の表に示します。

表 17-3 データ 1 件当たりの基本行ログ量の計算式

データの操作内容 (SQL 文)		出力されるログ量 (単位: バイト)
データの追加 (INSERT 文)		k + 152
データの削除 (DELETE 文)		
データの更新 (UPDATE 文)	FIX 表で $f \leq 12$	f $\sum d_i +$

データの操作内容 (SQL 文)		出力されるログ量 (単位: バイト)
		$i=1$ f $\sum_{j=1} d_j + 4 \times f + 152$ $j=1$
	非 FIX 表 又は $f > 12$	$k1 + k2 + 160$ ●pd_nowait_scan_option オペランドに LOCK を指定する場合は加算しません。 314×2
	行インタフェース使用時	$2 \times k1 + 160$

k: 追加又は削除する行長

k1: 更新する行の更新前行長

k2: 更新する行の更新後行長

f: 更新する列数

d_i : 更新する列の更新前データ長

d_j : 更新する列の更新後データ長

注 1

k, k1, k2 の値は、操作する表に FIX 指定をするかどうかによって異なります。それぞれの計算式を次に示します。なお、表のデータ長については次を参照してください。

- 表「データ長一覧」
- 表「可変長文字列型のデータ長一覧 (抽象データ型及び繰返し列を除く)」
- 表「可変長文字列型のデータ長一覧 (抽象データ型の場合)」
- 表「可変長文字列型のデータ長一覧 (繰返し列の場合)」
- **FIX 指定をする場合**
表の全列のデータ長の合計値 + 4
- **FIX 指定をしない場合**
表の全列のデータ長の合計値 + 6 + 2 × 表の全列数

注 2

HiRDB Datareplicator を使用している場合、FIX 表に対して 12 列以下の UPDATE を列単位で実行すると、13 列以上の UPDATE と同量のログが出力されます。

注 3

表に BLOB 列が定義されている場合、表「データ 1 件当たりの基本行ログ量の計算式」の行長は BLOB 列のとき 9 バイト固定とし、次の表に示すログ量を加算してください。

表 17-4 BLOB 列のデータ 1 件当たりのログ量の計算式

データの操作内容 (SQL 文)	recovery の指定	出力されるログ量 (単位:バイト)
データの追加 (INSERT 文)	なし又は partial	$604 + 180 \times p5$
	all	$2348 + p1 + 8340 \times p2 + (148 + lt) \times p3$
	no	300
データの削除 (DELETE 文)	なし又は partial	$460 + 180 \times p6$
	all	
	no	468
データの更新 (UPDATE 文)	なし又は partial	$604 + 180 \times p5 + 460 + 180 \times p6$
	all	$2496 + p1 + 8340 \times p2 + (148 + lt) \times p3$
	no	312
データの連結演算 (UPDATE 文) $Bb \leq 7168$	なし又は partial	2344
	all	$8340 \times a + 1600 + d + 8340 \times p4 + (148 + lt2) \times p3$
	no	428
データの連結演算 (UPDATE 文) $Bb > 7168$	なし又は partial	2772
	all	$2772 + Ba + 8340 \times p4 + (148 + lt2) \times p3$
	no	428
データの後方削除更新 (UPDATE 文) $Bb \leq 7168$	なし又は partial	2344
	all	9512
	no	428
データの後方削除更新 (UPDATE 文) $Bb > 7168$	なし又は partial	$2492 + 180 \times \uparrow (Bb - Bd) \div 8192 \uparrow$
	all	$2492 + 180 \times \uparrow (Bb - Bd) \div 8192 \uparrow$
	no	$428 + 180 \times \uparrow (Bb - Bd) \div 8192 \uparrow$

B_i : BLOB データ長 (単位:バイト)

B_a : 次のどちらかの値

- $B_b > 7168$ の場合 : $8192 - \{ (B_b - 7168) - \downarrow (B_b - 7168) \div 8192 \downarrow \times 8192 \}$
- $B_b \leq 7168$ の場合 : 0

B_b : BLOB 更新前データ長 (単位:バイト)

B_c : BLOB 追加データ長 (単位:バイト)

B_d : 更新後データ長 (SUBSTR 関数の値式 3 の指定値) (単位:バイト)

lt : 次のどちらかの値

- $B_i > 7168$ の場合 : $B_i - 7168 - \downarrow (B_i - 7168) \div 8192 \downarrow \times 8192$
- $B_i \leq 7168$ の場合 : 0

lt2 : 次のどちらかの値

- $B_c + B_b > 7168$ の場合 : $(B_c + B_b - B_a - 7168) - \downarrow (B_c + B_b - B_a - 7168) \div 8192 \downarrow \times 8192$
- $B_c + B_b \leq 7168$ の場合 : 0

p1 : 次のどちらかの値

- $B_i > 7168$ の場合 : 7168
- $B_i \leq 7168$ の場合 : B_i

p2 : 次のどちらかの値

- $B_i > 7168$ の場合 : $\downarrow (B_i - 7168) \div 8192 \downarrow$
- $B_i \leq 7168$ の場合 : 0

p3 : 次のどちらかの値

- $lt = 0$ 又は $lt2 = 0$ の場合 : 0
- $lt > 0$ 又は $lt2 > 0$ の場合 : 1

p4 : 次のどちらかの値

- $B_c + B_b > 7168$ の場合 : $\downarrow (B_c + B_b - B_a - 7168) \div 8192 \downarrow$
- $B_c + B_b \leq 7168$ の場合 : 0

p5 : 次のどちらかの値

- $B_i > 0$ の場合 : $\uparrow (B_i + 1024) \div 8192 \uparrow$
- $B_i = 0$ の場合 : 0

p6 : 次のどちらかの値

- $B_b > 0$ の場合 : $\uparrow (B_b + 1024) \div 8192 \uparrow$
- $B_b = 0$ の場合 : 0

a : 次のどちらかの値

- $B_b > 0$ の場合 : 1
- $B_b = 0$ の場合 : 0

d : 次のどちらかの値

- $B_c + B_b \leq 7168$ の場合 : $B_c + B_b$
- $B_c + B_b > 7168$ の場合 : 7168

注 4

pd_idx_without_rollback=Y を指定し、インデクスを定義した WITHOUT ROLLBACK 指定表に対して、INSERT 文、DELETE 文又はインデクス構成列を更新する UPDATE 文を実行する場合に 312 を加算してください。

(2) 分岐行ログ量の見積もり

(a) ノースプリットオプション指定なしの VARCHAR, NVARCHAR 及び MVARCHAR の分岐行ログ量

発生する分岐行分のログ量を算出してその合計値を求めます。1 分岐行ログ量の計算式を次の表に示します。

表 17-5 1 分岐行のログ量の計算式 (その 1)

データの操作内容 (SQL 文)		出力されるログ量 (単位: バイト)
データの追加 (INSERT 文)		k + 152
データの削除 (DELETE 文)		
データの更新 (UPDATE 文)	更新によって新たな分岐行ができる場合	k2 + 160
	分岐行を更新する場合	k1 + k2 + 160
	更新によって分岐行が削除される場合	k1 + 160

k: 追加又は削除する一つの分岐行長

k1: 更新する一つの更新前分岐行長

k2: 更新する一つの更新後分岐行長

注 k, k1 及び k2 の行長は、次に示す計算式で求めます。

$$8 + \text{MIN}(\text{平均データ長の実長}, \text{RD エリアのページ長} - 48)$$

(b) 抽象データ型の列, 繰返し列, BINARY 型の列, ノースプリットオプション指定ありの VARCHAR, NVARCHAR 及び MVARCHAR の分岐行ログ量

発生する分岐行分のログ量を算出してその合計値を求めます。1 分岐行ログ量の計算式を次の表に示します。

ただし、表格納 RD エリアが複数あり、ページ長が各 RD エリアで異なる場合は、同じページ長の RD エリアごとに計算して、その合計を分岐行ログ量として求めてください。

表 17-6 1 分岐行のログ量の計算式 (その 2)

データの操作内容 (SQL 文)	出力されるログ量 (単位: バイト)
データの追加 (INSERT 文)	SPN × (b + 152)

データの操作内容 (SQL 文)	出力されるログ量 (単位: バイト)
データの削除 (DELETE 文)	
データの更新 (UPDATE 文)	$SPN \times (b + 160)$
データの連結演算 (UPDATE 文) ※1	$(b + 160) + (SPN - 1) \times (b + 152)$ ●pd_rpl_hdepath オペランドを指定する場合には加算します。 160
データの後方削除更新 (UPDATE 文) ※1, ※2	$(b \times 2 + 160) + (\downarrow (c - d) \div (b - 57) \downarrow) \times (b + 152)$ ●pd_rpl_hdepath オペランドを指定する場合には加算します。 160

注※1

BINARY 型の列の場合だけです。

注※2

圧縮列の場合は該当しません。圧縮列のデータの後方削除更新 (UPDATE 文) は、データの更新 (UPDATE 文) で算出してください。

b: RD エリアのページ長

c: 更新前データ長

d: 更新後データ長 (SUBSTR 関数の値式 3 の指定値)

SPN: 求め方を次に示します。

分岐する列がある場合 (分岐する条件については表「データ長一覧」の注※5 で説明), INSERT 文及び DELETE 文は表を構成するすべての列について, UPDATE 文は更新対象列について次に示す値を求めてください。ただし, BINARY 型の列の連結演算の場合, di は追加するデータ長として計算してください。

$SPN = SPN1 + SPN2$

SPN1, 及び SPN2 については表「表の格納ページ数の計算方法」の「計算式中で使用する変数」を参照してください。ただし, a の値には 1 を設定してください。

(3) インデクスログ量の見積もり

1 本のインデクスの 1 行ごとの操作で出力するインデクスログ量は, 次の表に示す計算式で求めます。

表 17-7 1本のインデクスログ量の計算式

キーの操作内容 (SQL 文)		出力されるログ量 (単位: バイト)			
		pd_indexlock_mode オペランドの指定値			
		KEY	NONE		
非ユニーク属性のインデクス	ユニーク属性のインデクス				
キーの追加 (INSERT 文)	新しいキーを追加する場合		$k1 + 156$	$k1 + 156$	$k1 \times 2 + 356$
	追加するキーと同じ行が 既にある場合	$d \leq 200$	$k1 + 156$	$k1 + 156$	—
		$d > 200$	$k1 + 292$	$k1 + 292$	—
キーの削除 (DELETE 文)	キー値を削除する場合		$k2 + 156$	$k2 + 156$	$k2 + 160 + a$
	削除するキー値と同じ値 を持つ行がほかにある 場合	$d \leq 200$	$k2 + 156$	$k2 + 156$	—
		$d > 200$	$k2 + 292$	$k2 + 308$	—
キーの更新 (UPDATE 文)		キー削除のログ量 + キー追加のログ量			

d: キー値の重複数

k1: 追加するキー長 (バイト)

k2: 削除するキー長 (バイト)

a: 次に示すどちらかを代入します。

- pd_unique_check_mode オペランドの指定値が 1 の場合: 20
- pd_unique_check_mode オペランドの指定値が 0 の場合: 0


注

ここでいうキー長とは、DB 格納キー長のことです。キー長の求め方については、「[インデクスの格納ページ数の計算方法](#)」を参照してください。

(a) インデクスページスプリット時のインデクスログ量の見積もり

インデクスページスプリットの概念を次の図に示します。

図 17-1 インデクスページスプリットの概念



[説明]

1. リーフページの一番右側 (図中の最大キーが格納されているページ) にキーが追加され、ページが二つに分割されていることを最大キーが入っているページスプリットといいます。
2. そのほかのリーフページにキーが追加され、ページが二つに分割されていることを最大キーが入っていないページスプリットといいます。

インデクス格納ページをスプリットする場合、HiRDB は次に示す二つの方法でキー値を格納します。

●最大キー値が入っていないページスプリットの場合

キー値を追加又は削除すると、キーと未使用領域の比率をおよそ 50 : 50 にスプリットしてキー値を格納します。最大キー値が入っていないページスプリットが発生する条件を次に示します。

- インデクス格納ページ内にキーが入らないとき
- 重複するキー値が 201 件以上あり、同じキー値を持つ行を a 件以上追加するとき
a は次に示す計算式で求めます。このとき、a 件に 1 回はスプリットが発生します。

計算式

$$a = \lceil \text{インデクスを格納する RD エリアのページ長 (バイト)} \div 4 \rceil$$

●最大キー値が入っているページスプリットの場合

最大キー値が格納されているインデクス格納ページに対してキー値を追加又は更新すると、キーと未使用領域の比率を CREATE INDEX の PCTFREE オペランドの指定値に従ってスプリットし、キー値を格納します。

例えば、PCTFREE = 30 と指定すると、キーと未使用領域の比率をおよそ 70 : 30 にスプリットしてキー値を格納します。

キーの追加によって CREATE INDEX の PCTFREE オペランドに指定する分の空き領域が確保できないときに、最大キー値が入っているページスプリットが発生します。ただし、上位レベルページは該当しません。

スプリット種別による 1 回当たりのインデクスログ量の計算式を次の表に示します。

表 17-8 スプリット種別による 1 回当たりのインデクスログ量の計算式

スプリット種別	条件		出力されるログ量 (単位：バイト)	
最大キーが入っているページの スプリット	インデクス中の キー値と異なる キーを追加した 場合	上位ページにキーを追加 するための空き領域が未 使用領域にある場合	$2 \times k1 + a + 8 \times (m + 1) \leq 31516$ の場合	$2 \times k1 + 472 + a + 8 \times (m + 1)$
			$2 \times k1 + a + 8 \times (m + 1) > 31516$ の場合	$2 \times k1 + 632 + a + 8 \times (m + 1)$
		上位ページにキーを追加 するための空き領域が未 使用領域にない場合	$2 \times k1 + a + 8 \times (m + 1) \leq 31516$ の場合	n-1 $\Sigma (288 + a)$ i=2 $+ 2 \times k1 + 472 + a + 8 \times (m + 1)$
			$2 \times k1 + a + 8 \times (m + 1) > 31516$ の場合	n-1 $\Sigma (288 + a)$ i=2 $+ 2 \times k1 + 628 + a + 8 \times (m + 1)$
	インデクス中に追 加するキー値と同 じキーがある場合	d1 ≤ 200	上位ページにキーを追加する ための空き領域が未使用領域 にある場合	$2 \times k1 + 472 + a + 8 \times (m + 1)$
			上位ページにキーを追加する ための空き領域が未使用領域 にない場合	n-1 $\Sigma (288 + a)$ i=2 $+ 2 \times k1 + 472 + a + 8 \times (m + 1)$
		d1 > 200	下位ページにキーを追加する ための空き領域が未使用領域 にある場合	$k1 + 472 + a$
			下位ページにキーを追加する ための空き領域が未使用領域 にない場合	$k1 + 462 + 2 \times a$
最大キーが入っ ていないページ のスプリット	キーを追加するた めの空き領域が未 使用領域にない 場合	上位ページにキーを追加 するための空き領域が未 使用領域にある場合	$2 \times k1 + a + 8 \times (m + 1) \leq 31516$ の場合	$2 \times k1 + 332 + a + 8 \times (m + 1)$
			$2 \times k1 + a + 8 \times (m + 1) > 31516$ の場合	$2 \times k1 + 492 + a + 8 \times (m + 1)$
		上位ページにキーを追加 するための空き領域が未 使用領域にない場合	$2 \times k1 + a + 8 \times (m + 1) \leq 31516$ の場合	n-1 $\Sigma (288 + a)$ i=2 $+ 2 \times k1 + 332 + a + 8 \times (m + 1)$

スプリット 種別	条件		出力されるログ量 (単位：バイト)
		$2 \times k1 + a + 8 \times (m + 1) > 31516$ の場合	$n-1$ $\Sigma (288 + a)$ $i=2$ $+ 2 \times k1 + 492 + a + 8$ $\times (m + 1)$

a：インデックスを格納している RD エリアのページ長 (バイト)

d1：キー値の重複数

k1：追加するキー長 (バイト)

ここでいうキー長とは、DB 格納キー長のことです。キー長の求め方については、「[インデックスの格納ページ数の計算方法](#)」を参照してください。

m：スプリットが発生した時点のインデックス段数

n：スプリットが波及した上位ページの段数

リーフページのスプリットによって波及した上位ページが、さらにスプリットした場合は $n = 3$ ($n \geq 3$) となります。

注

この計算式は、1 件当たりの行及びインデックス部分の更新ログ量の見積もり式です。このため、この計算式には、追加及び更新によって、新しいページ又はセグメントを確保したときのシステム管理情報に関するログ量を含んでいません。したがって、大量のデータを扱う場合は、次の表に示すログ量を加算して見積もる必要があります。

表 17-9 ページ／セグメントの確保ログ量の計算式

条件	出力されるログ量 (単位：バイト)
データの追加 (INSERT) 又は更新 (UPDATE) によって、行の格納ページを新しく確保する場合	440
データの追加 (INSERT) 又は更新 (UPDATE) によって、インデックスのページスプリットが発生する場合	$544 \times n + 272$
上記のページ確保に対して、セグメントの確保が発生する場合 (セグメントサイズ数分のページ確保をすることに発生します)	1940

n：ページスプリットが発生した時点のインデックスの段数 + 1

(4) イベントログ量の見積もり

イベントログは HiRDB Datareplicator を使用しているときに、繰返し列を含む行データを追加、削除又は更新すると出力されます。1 行を操作したときに出力されるイベントログ量を次の表に示します。

表 17-10 1 行を操作したときに出力されるイベントログ量

データ操作内容		イベントログ量 (単位：バイト)
データの追加 (INSERT 文)		156×n
データの更新 (UPDATE 文)	更新によって新しい要素が追加される場合 (UPDATE ADD)	164×n
	更新によって要素が削除される場合 (UPDATE DELETE)	n $\sum_{i=1} (p5 + 160)$
	指定した要素だけを更新する場合 (UPDATE SET)	n $\sum_{i=1} (p5 + 160)$
	指定した繰返し列を更新する場合 (UPDATE SET)	164×n

n：更新対象となる繰返し列の数

p5： $\uparrow \{ \uparrow (\text{指定する最大添字番号の平均値} - \text{指定する最小添字番号の平均値} + 1) \div 8 \uparrow \} \div 4 \uparrow \times 4$

(5) ログレスモードの表データ更新時に出力されるシステムログ量の見積もり

ログレスモードの表データ更新時に出力されるシステムログ量は、次に示す計算式で求めます。

計算式

$$\begin{aligned} & (a+b+c) \times h \times 2 \\ & + (d+c) \times 156 \\ & + (e+f) \times 148 \end{aligned}$$

a：更新対象表を格納する RD エリア数 (個)

b：更新対象表のインデクスを格納する RD エリア数 (個)

c：更新対象表の LOB 列を格納する RD エリア数 (個)

d：更新対象表数 (個)

e：表データ更新による表の使用セグメントの増加数：

$$\begin{aligned} & \uparrow (\text{データ更新後の表の格納ページ数} - \text{データ更新前の表の格納ページ数}) \\ & \div \text{更新対象表を格納する RD エリアのセグメントサイズ} \uparrow \end{aligned}$$

f：表データ更新によるインデクスの使用セグメントの増加数：

$$\begin{aligned} & \uparrow (\text{データ更新後のインデクスの格納ページ数} \\ & - \text{データ更新前のインデクスの格納ページ数}) \end{aligned}$$

÷更新対象表のインデクスを格納する RD エリアのセグメントサイズ↑

h : ↓pd_log_max_data_size オペランドの値/1000 ↓ ×1000

17.1.5 ユティリティによるデータベース作成時に出力されるシステムログ量

次に示すユティリティを実行する場合、表「ユティリティによるデータベース作成時に出力されるシステムログ量の計算式」に示すシステムログが出力されます。

- データベース作成ユティリティ (pdload コマンド)
- データベース再編成ユティリティ (pdrorg コマンド)
- リバランスユティリティ (pdrbal コマンド)

システムログ量は表「ユティリティによるデータベース作成時に出力されるシステムログ量の計算式」で求めた値に、表「システムログ量の算出時に加算する値と加算する場合の条件」に示す値を加算して算出します。なお、表及びインデクスを横分割している場合は、表及びインデクスを格納する RD エリアごとにシステムログ量を計算します。

- HiRDB/シングルサーバの場合
RD エリアごとに計算したシステムログ量の合計を、シングルサーバで出力するログ量に加算してください。
- HiRDB/パラレルサーバの場合
RD エリアごとに計算したシステムログ量の合計を、処理対象の表又はインデクスを管理するバックエンドサーバのログ量に加算してください。ただし、データベース再編成ユティリティ (pdrorg) でディクショナリ表の再編成を行う場合は、ディクショナリサーバで出力するログ量に加算してください。

表 17-11 ユティリティによるデータベース作成時に出力されるシステムログ量の計算式

項番	条件	出力されるシステムログ量 (単位: バイト)	
		-l オプションに a を指定	-l オプションに p を指定
1	インデクスを一括作成する場合 (-i オプションに c を指定) 対象ユティリティ • pdload • pdrorg • pdrbal	n $\sum_{i=1} \{$ $[132 + \uparrow(100-f) \div 100 \uparrow \times X_i] \times W_i$ $+ 280 \times W_i + 1940 \times \uparrow W_i \div V_i \uparrow$ $\}$ $+ 280 \times m + 1940 \times \uparrow m \div s \uparrow + a \times r$	n $\sum_{i=1} \{$ $280 \times W_i + 1940 \times \uparrow W_i \div V_i \uparrow$ $\}$ $+ 280 \times m + 1940 \times \uparrow m \div s \uparrow + c \times r$
2	インデクス更新モードでインデクスを作成する場合 (-i オプションに s を指定) 対象ユティリティ	n $\sum_{i=1} \{$ $280 \times W_i + 1940 \times \uparrow W_i \div V_i \uparrow$ $\}$	n $\sum_{i=1} \{$ $280 \times W_i + 1940 \times \uparrow W_i \div V_i \uparrow$ $\}$

項番	条件	出力されるシステムログ量 (単位: バイト)	
		-l オプションに a を指定	-l オプションに p を指定
	<ul style="list-style-type: none"> pdload pdrorg pdrbal 	$+ b \times r + e \times d$ $\}$ $+ 280 \times m + 1940 \times \uparrow m \div s \uparrow + a \times r$	$+ b \times r + e \times d$ $\}$ $+ 280 \times m + 1940 \times \uparrow m \div s \uparrow + c \times r$
3	インデクスを作成しない場合 (-i オプションに n 又は x を指定) 対象ユティリティ <ul style="list-style-type: none"> pdload pdrorg pdrbal 	$280 \times m + 1940 \times \uparrow m \div s \uparrow + a \times r$	$280 \times m + 1940 \times \uparrow m \div s \uparrow + c \times r$
4	インデクスを再作成, 又は再編成する場合 (pdload 0 件ロード, 又は pdrorg -k オプションに ixrc 若しくは ixor を指定)	n $\Sigma_{i=1} \{280w_i + 1940 \times \uparrow W_i \div V_i \uparrow$ $\}$ + (「インデクス定義時に出力されるシステムログ量」) + (表「ページ/セグメントの確保ログ量の計算式」) + (表「PURGE TABLE 文実行時に出力されるシステムログ量」のインデクスのシステムログ量)	n $\Sigma_{i=1} \{280w_i + 1940 \times \uparrow W_i \div V_i \uparrow$ $\}$ + (表「ページ/セグメントの確保ログ量の計算式」) + (表「PURGE TABLE 文実行時に出力されるシステムログ量」のインデクスのシステムログ量)

注

インデクスの一括作成又はインデクスの作成時のシステムログ量は、作成するインデクス数分の計算が必要です。

a : 表「データ 1 件当たりの基本行ログ量の計算式」、表「BLOB 列のデータ 1 件当たりのログ量の計算式」で求めた、データを 1 件追加するとき出力されるログ量

b : 表「1 本のインデクスログ量の計算式」で求めたデータを 1 件追加するとき出力されるログ量

c : 表「BLOB 列のデータ 1 件当たりのログ量の計算式」で求めた、データを 1 件追加するとき出力されるログ量

d : インデクススプリット時に出力されるシステムログ量

表「スプリット種別による 1 回当たりのインデクスログ量の計算式」及び表「ページ/セグメントの確保ログ量の計算式」を参照してください。

e : インデクスのスプリット回数

f : インデクス定義時に指定する PCTFREE オペランド (ページ内未使用領域比率) の値 (%)

m：表の格納ページ数（ページ）

「表の格納ページ数の計算方法」を参照してください。

n：表に定義されているインデクス数（個）

r：表に格納する行数（行）

s：表を格納するユーザ用 RD エリアのセグメントサイズ（ページ）

V_i ：インデクスを格納するユーザ用 RD エリアのセグメントサイズ（ページ）

W_i ：インデクスの格納ページ数（ページ）

「インデクスの格納ページ数の計算方法」を参照してください。

X_i ：インデクスを格納するユーザ用 RD エリアのページ長（バイト）

表「ユティリティによるデータベース作成時に出力されるシステムログ量の計算式」の項番 1，及び項番 2 の場合に，システムログ量の算出時に加算する値と，加算する場合の条件を次の表に示します。

表 17-12 システムログ量の算出時に加算する値と加算する場合の条件

加算する場合の条件	システムログ量に加算する値
LOB 列を定義している表の場合	次に示すログ量を（LOB 列数×行数）の数分加算してください。 <ul style="list-style-type: none"> LOB 列の回復属性が recovery no 以外の場合 $3544 \times (\text{LOB データ長} \div 31744)$（単位：バイト）
データベース作成ユティリティ (pdload) を -d オプション指定で，又はデータベース再編成ユティリティ (pdrorg) を実行する場合	表「PURGE TABLE 文実行時に出力されるシステムログ量」の「表」又は「リバランス表」と，対象表に定義されている全インデクス，及び全 LOB 列（又は LOB 属性）のログ量を加算してください。
データベース再編成ユティリティ (pdrorg) で LOB 列，又は LOB 属性がある表を再編成する場合で次の二つの条件を満たすとき <ul style="list-style-type: none"> -j オプションを指定しないで再編成する LOB 列が recovery no 指定でなく，かつ-l オプションが n 指定でない 	次に示すログ量を LOB 用 RD エリアの構成ファイル数分加算してください。 $\Sigma \{17000 \times \uparrow (\text{HiRDB ファイルのセグメント数} \div 64000) \uparrow \times 95\}$ 次に示すログ量を（LOB 列又は LOB 属性の数×行数）の数分加算してください。 <ul style="list-style-type: none"> ●LOB 列が recovery all 指定かつ-l a 指定の場合 $\uparrow 17600 \div \text{sr} \uparrow \times \text{sr}$ ●上記以外の場合 $\uparrow 3200 \div \text{sr} \uparrow \times \text{sr}$ sr：pd_log_rec_leng オペランドで指定するシステムログファイルのレコード長
HiRDB Datareplicator 連携機能を使用 (pd_rpl_hdepath オペランドを指定) していて，表に繰返し列を含む場合	表「1 行を操作したときに出力されるイベントログ量」に示すログ量を追加行数分加算してください。

17.1.6 SQL 操作に応じて出力されるシステムログ量

システムログは、システム共通定義の pdhibegin オペランドに -k cnc を指定している状態で、CONNECT、DISCONNECT 又は set session authorization を実行した場合に出力されます。

SQL 操作に応じて出力されるシステムログ量を求める計算式を次に示します。HiRDB/シングルサーバの場合はシングルサーバで出力するログ量、HiRDB/パラレルサーバの場合はフロントエンドサーバで出力するログ量に、このログ量を加算してください。

計算式

$$\text{システムログ量 (単位: バイト)} = 568 \times (\text{CONNECT回数} + \text{set session authorization実行回数})$$

17.1.7 拡張システム定義スカラ関数の定義時に出力されるシステムログ量

pdextfunc コマンドで拡張システム定義スカラ関数を定義した場合に出力されるシステムログ量を次に示します。HiRDB/シングルサーバの場合はシングルサーバで出力するログ量、HiRDB/パラレルサーバの場合はディクショナリサーバで出力するログ量に、このログ量を加算してください。

$$\text{システムログ量 (単位: バイト)} = 233529$$

17.1.8 RD エリアの自動増分機能使用時に出力されるシステムログ量

RD エリアの自動増分機能を使用すると、自動増分の実行時にシステムログが出力されます。

出力されるシステムログ量を求める計算式を次の表に示します。HiRDB/シングルサーバの場合はシングルサーバで出力するログ量、HiRDB/パラレルサーバの場合は対象となる RD エリアを管理するバックエンドサーバ及びディクショナリサーバで出力するログ量に、このログ量を加算してください。

表 17-13 RD エリアの自動増分機能使用時に出力されるシステムログ量

RD エリアの種類	システムログ量 (単位: バイト)
LOB 用 RD エリアの場合	1956
LOB 用 RD エリア以外の場合	$1372 + (144 + p) \times 2$

p : 自動増分する RD エリアのページサイズ

17.1.9 PURGE TABLE 文実行時に出力されるシステムログ量

PURGE TABLE 文実行時に出力されるシステムログ量は、表に定義されているすべてのインデクス、LOB 列、又は LOB 属性分のログ量を合計して求めます。分割表、及び分割インデクスの場合は RD エリアごとに求めたログ量を合計して求めます。

求めた値を、HiRDB/シングルサーバの場合はシングルサーバで出力するログ量に加算してください。HiRDB/パラレルサーバの場合は、対象となる表が格納されている RD エリア（表に定義されているインデクス、LOB 列、及び LOB 属性が格納されている RD エリアも含む）を管理するバックエンドサーバのログ量に加算してください。

PURGE TABLE 文実行時のシステムログ量の計算式を次の表に示します。なお、計算式中的変数 A、B、C は RD エリア構成ファイルごとに求めてください。

表 17-14 PURGE TABLE 文実行時に出力されるシステムログ量

種別	システムログ量 (単位: バイト)
表	$1000 + 1100 \times \text{確保セグメント数}$
リバランス表	$1000 + 1100 \times \text{確保セグメント数} + 400 \times \uparrow 1024 \div \text{分割 RD エリア数} \uparrow$
インデクス*	$1000 + 1100 \times \text{確保セグメント数}$
LOB 列又は LOB 属性*	$1000 + 17000 \times A + 160 \times B + 2 \times C$

A : $\uparrow (\text{HiRDB ファイルの使用セグメント数} \div 64000) \uparrow \times 95$

B : $\uparrow (\text{HiRDB ファイルの使用セグメント数} \div 64000) \uparrow$

C : $\uparrow (\text{HiRDB ファイルの使用セグメント数} \div 64000) \uparrow \times 8150$

注※

プラグインの場合は、各プラグインの初期化のログが出力されます。各プラグインのマニュアルを参照してください。

17.1.10 空きページ解放ユティリティ (pdreclaim) 実行時に出力されるシステムログ量

空きページ解放ユティリティ (pdreclaim) による表、インデクスの空きページ、又はセグメントの解放をする場合、システムログを出力します。

指定したオプションと対象となる資源の組み合わせによるログ量を次に示します。なお、ログ量の説明の項番は、表「[空きページ解放ユティリティ実行時に出力されるシステムログ量](#)」の項番に対応しています。

オプション	対象資源	ログ量
なし	表	項番(1)の値
	インデクス	項番(2)の値
-j	表	項番(3)の値
	インデクス	
-a	表	項番(1)と(4)を合計した値
	インデクス	項番(2)と(4)を合計した値

ログ量を求める計算式を次の表に示します。なお、表及びインデクスを横分割している場合は分割した RD エリアごとに計算する必要があります。HiRDB/シングルサーバの場合は、横分割した RD エリアごとに計算したログ量の合計を求めます。これを、シングルサーバが出力するログ量に加算してください。HiRDB/パラレルサーバの場合は、横分割した RD エリアごとに計算したログ量をサーバごとに求め、その合計を求めます。これを、対象資源が格納されている RD エリアを管理するバックエンドサーバ及びディクショナリサーバのログ量に、それぞれ加算してください。

表 17-15 空きページ解放ユティリティ実行時に出力されるシステムログ量

項番	種別	システムログ量 (単位: バイト)
(1)	表	$140 \times n$ ●-o オプションを指定していない場合に加算します。 $+ 504 \times m$
(2)	インデクス	キー値の重複が 201 以上のキーが存在しない $\{(k + 14) \div (j - 68)\} \times 1408 + k + 12 \times h + 908\} \times n + 304 \times q$ ●-x オプションを指定している場合に加算します。 $+ \{m - n - ((k + 14) \times 2 \times m) \div (j - 68)\} \times (j + 76) \times 0.7$
		キー値の重複が 201 以上のキーが存在する $(724 + k) \times n + 285 \times \text{MAX}(n, 16 \times n \div (j - 78)) - 159 + 304 \times q$ ●-x オプションを指定している場合に加算します。 $+ \{m - n - ((k + 14) \times 2 \times m) \div (j - 68)\} \times (j + 76) \times 0.7$
(3)	セグメント	-j オプション指定時 $2380 \times p$ ●-k オプションに index を指定している場合に加算します。 $+ 304 \times p$
(4)	ト	-a オプション指定時 $3100 \times p$ ●-k オプションに index を指定している場合に加算します。 $+ 304 \times p$

h: インデクスの段数 (段)

j: ページサイズ (バイト)

k: インデクスキーの長さ (バイト)

m：使用中ページ数（満杯ページを除く）（個）

n：使用中空きページ数（個）

p：使用中空きセグメント数（個）

解放途中セグメントの数を含みます。

q：空きありセグメント数（個）

使用中セグメント数から満杯セグメント数を引いた数となります。

使用中セグメント数と満杯セグメント数は、データベース状態解析ユーティリティ（pddbst）で確認できます。

17.1.11 再編成時期予測機能使用時に出力されるシステムログ量

再編成時期予測機能を使用する場合、HiRDB/パラレルサーバの場合はディクショナリサーバで出力するログ量、HiRDB/シングルサーバの場合はシングルサーバで出力するログ量に、次の計算式で求められるログ量を加算する必要があります。

計算式

$$\begin{aligned} \text{システムログ量 (単位: バイト)} = & \\ & n \times \{1604 \times (A+B+C+D) \times (\uparrow E \uparrow + 1)\} \\ & + m \times \{872 \times (a+b+c+1)\} \\ & + 11680 \times \uparrow \{ (A+B+C+D) \times (\uparrow E \uparrow + 1) \} \times 30 \div 540 \uparrow \\ & + 332 \times \{ (A+B+C+D) \times (\uparrow E \uparrow + 1) \} \times 30 \\ & + 7760 \end{aligned}$$

A：作成した表数 + 61

B：作成したインデクス数 + 124

C：作成した表に定義した BLOB 列の総数 + 3

D：作成した表に定義した BLOB 属性の総数

E：表を格納する RD エリアの分割数の平均値

分割していない場合は 1 とします。また、平均値は切り上げます。

a：SQL 又はコマンドが処理した表を格納している RD エリア数

b：SQL 又はコマンドが処理したインデクスを格納している RD エリア数

c：SQL 又はコマンドが処理した表を格納する LOB 用 RD エリア数

n：状態解析結果蓄積機能（pddbst -k logi -e）を実行した回数

m：運用履歴表を更新する SQL 又はコマンドの実行回数

運用履歴表を更新する SQL 及びコマンドについては、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

17.1.12 更新可能バックアップ閉塞中に出力されるシステムログ量

更新可能バックアップ閉塞中にデータベースを更新すると、次に示す計算式の分だけシステムログが追加で出力されます。HiRDB/シングルサーバの場合は、ここで求めるシステムログ量をシングルサーバで出力するログ量に加算してください。HiRDB/パラレルサーバの場合は、更新対象の RD エリアを管理するバックエンドサーバ及びディクショナリサーバに対して、該当するログ量をそれぞれ加算してください。

ただし、バックアップ閉塞中に HiRDB が異常終了又は強制終了した場合、HiRDB の再開時にバックアップ閉塞を引き継ぎません（参照可能バックアップ閉塞を除く）。このため、この計算式で示すシステムログは出力されません。

計算式

$$\sum_{i=1}^a (S_i + 200) \times T_i$$

a：更新可能バックアップ閉塞中に更新した RD エリア数

S_i：RD エリアのページサイズ（バイト）

T_i：更新可能バックアップ閉塞中に更新した RD エリアの更新ページ数

RD エリアの更新ページ数は次に示す手順で求めます。

〈手順〉

- 次に示すタイミングで統計解析ユティリティ（データベース操作に関する HiRDB ファイルの統計情報）を実行します。
 - 更新可能バックアップ閉塞の開始時
 - 更新可能バックアップ閉塞の解除時
- 「同期 WRITE 回数（SYNC-W）」を参照し、その差分で更新ページ数を求めます。

17.1.13 pdchpathn コマンド実行時に出力されるシステムログ量

HiRDB/シングルサーバの場合はシングルサーバで出力するログ量、HiRDB/パラレルサーバの場合はディクショナリサーバで出力するログ量に、このログ量を加算してください。

計算式

$$\begin{aligned} & \text{システムログ量 (単位 : バイト)} \\ & = 590 \times a \end{aligned}$$

a : SQL_PHYSICAL_FILES 表の行数

17.1.14 ディクショナリ表のメンテナンス実行時に出力されるシステムログ量

HiRDB/シングルサーバの場合はシングルサーバで出力するログ量, HiRDB/パラレルサーバの場合はディクショナリサーバで出力するログ量に, このログ量を加算してください。

計算式

$$\begin{aligned} & \text{システムログ量 (単位 : バイト)} \\ & = 2 \times (8480 + (132 + \text{page_len}) \times \text{idx_page} + 272 \times \text{idx_page} + 1940 \times \lceil \text{idx_page} \div \text{seg_size} \rceil) \end{aligned}$$

変数の説明

idx_page : インデクスの格納ページ数 (ページ)

「データディクショナリ用 RD エリアの容量の見積もり」の「インデクスの格納ページ数の計算方法」を参照してください。

page_len : データディクショナリ用 RD エリアのページ長 (バイト)

seg_size : データディクショナリ用 RD エリアのセグメントサイズ (ページ数)

17.2 シンクポイントダンプファイルの容量の見積もり

17.2.1 シンクポイントダンプファイルの容量の計算方法

(1) シンクポイントダンプファイルの容量の求め方

シンクポイントダンプファイルの容量は、次に示す計算式で求めます。

計算式

$$\begin{aligned} & \text{シンクポイントダンプファイルの容量 (単位: バイト)} \\ & = \text{MAX} (12, \text{シンクポイントダンプファイルのレコード数}) \times 1 \times 4096 \times 2 \end{aligned}$$

注※1

「[シンクポイントダンプファイルのレコード数の求め方](#)」を参照してください。ここで求めた値を pdloginit コマンドの -n オプションに指定します。求めた値が 12 未満の場合、pdloginit コマンドの -n オプションには 12 を指定してください。

注※2

シンクポイントダンプファイルのレコード長です。

(2) シンクポイントダンプファイルのレコード数の求め方

条件	レコード数の計算式	
HiRDB/シングルサーバの場合	$\uparrow (96 + 112 \times a) \div 4096 \uparrow + 3$	
HiRDB/パラレルサーバの場合	フロントエンドサーバの場合	4
	バックエンドサーバの場合	$\uparrow (96 + 112 \times a) \div 4096 \uparrow + 3$
	ディクショナリサーバの場合	$\uparrow (96 + 112 \times a) \div 4096 \uparrow + 3$

a : pd_lck_until_disconnect_cnt オペランドの値

17.3 ステータスファイルの容量の見積もり

17.3.1 ステータスファイルの容量の計算方法

(1) ステータスファイルの容量の求め方

ステータスファイルの容量は、次に示す計算式で求めます。

計算式

$$\text{ステータスファイルの容量 (単位: バイト)} = a \times b$$

a : ステータスファイルのレコード数

「ステータスファイルのレコード数の求め方」を参照してください。ここで求めた値を pdstsinit コマンドの -c オプションに指定します。

b : ステータスファイルのレコード長

pdstsinit コマンドの -l オプションに指定する値です。

(2) ステータスファイルのレコード数の求め方

ステータスファイルのレコード数は、次に示す計算式で求めます。

計算式

$$\text{レコード数} = \uparrow \{ \uparrow S \div (\text{レコード長} - 40) \uparrow + \uparrow S \div 100 \uparrow + S + 2 \} \times 1.2 \uparrow$$

注 S については、「S の求め方」を参照してください。

(3) S の求め方

(a) HiRDB/シングルサーバの場合

種別	S の計算式
ユニット用	$\uparrow (2056 + 128 \times d) \div g \uparrow + \uparrow 2512 \div g \uparrow + \uparrow 40 \div g \uparrow \\ + \uparrow 308 \div g \uparrow + \uparrow 4000 \div g \uparrow + \uparrow 43536 \div g \uparrow + \uparrow 32 \div g \uparrow$
サーバ用	$\uparrow 128 \div g \uparrow + \uparrow 3280^{*1} \div g \uparrow + \uparrow (592^{*2} + j \times b) \div g \uparrow \\ + \uparrow 8192 \div g \uparrow + \uparrow (8192 - 128) \div g \uparrow \times \{ \uparrow (a + m) \div k \uparrow - 1 \} \\ + \uparrow [\uparrow \{ (\uparrow c \div 127 \uparrow + 1) \times 2048 \} \div 8192 \uparrow \times 8192] \div g \uparrow \\ + \uparrow 2048 \div g \uparrow + \uparrow \{ 244 + 64 \times (2 \times h + 7) \} \div g \uparrow \\ + \uparrow 96 \div g \uparrow + \uparrow \{ 48 + 68 \times (2 \times h + 7) \} \div g \uparrow \\ + \uparrow [20480 \times \{ 1 + \uparrow ((152 \times e) - (16 \times f) - (80 \times A) + (8 \times B)) \\ \div 20476 \uparrow + \uparrow (4f + 4C) \div 20480 \uparrow \}] \div g \uparrow$

種別	S の計算式
	$+ \uparrow (12 \times c + 4) \div g \uparrow$ $+ w$ $+ \uparrow (4 + 16 \times c) \div g \uparrow$ <p>●ステータスファイルのレコード長 < 4096 の場合に加算します。</p> $+ \downarrow \text{MAX} \{3400 \div r + 0.7, 1\} \downarrow \times \text{MAX} (\downarrow 4096 \div s \downarrow, 2) \times n$ $+ \downarrow 5662310 \div r + 0.7 \downarrow \times \text{MAX} (\downarrow 4096 \div s \downarrow, 2) \times p$ <p>●4096 ≤ ステータスファイルのレコード長 < 12288 の場合に加算します。</p> $+ \downarrow \text{MAX} \{(3400 \div \downarrow (s - 348) \div 20 \downarrow) + 0.7, 1\} \downarrow \times n$ $+ \downarrow (5662310 \div \downarrow (s - 348) \div 20 \downarrow) + 0.7 \downarrow \times p$ <p>●12288 ≤ ステータスファイルのレコード長の場合に加算します。</p> $+ \downarrow \text{MAX} \{(3400 \div \downarrow (s - 876) \div 20 \downarrow) + 0.7, 1\} \downarrow \times n$ $+ \downarrow (5662310 \div \downarrow (s - 876) \div 20 \downarrow) + 0.7 \downarrow \times p$ <p>●pd_log_auto_unload_path オペランドを指定する場合に加算します。</p> $+ \uparrow 20848 \div g \uparrow$ <p>●高速系切り替え機能を使用する場合に加算します。</p> $+ \uparrow (\uparrow (256 \times i + 4096) \div 4096 \uparrow) \times 4096 \div g \uparrow$ <p>●pd_dbuff_modify オペランドに Y を指定する場合に加算します。</p> $+ v$

a : pdlogadfg オペランドの指定数

b : pdlogadfg -d spd オペランドの指定数

c : pd_max_rdarea_no オペランドの値

d : 109

e : pdbuffer オペランドの指定数

f : pdbuffer オペランドの -i オプション指定数

g : ステータスファイルのレコード長 - 40

h : pd_max_users の値

i : pd_max_rdarea_no オペランドの値

j : 736

k : 11

m : 1

n : サーバ内の RD エリア数 ≤ 3400 の場合は 1

3401 ≤ サーバ内の RD エリア数 ≤ 6800 の場合は 2

6801 ≤ サーバ内の RD エリア数の場合は 3

p : サーバ内の RD エリア数 ≤ 10200 の場合は 0

10201 ≤ サーバ内の RD エリア数 ≤ 5672510 の場合は 1

5672511 ≤ サーバ内の RD エリア数 ≤ 11334820 の場合は 2

11334821 ≤ サーバ内の RD エリア数の場合は 3

r : $\downarrow (s - 348) \div 20 \downarrow + \downarrow g \div 20 \downarrow \times (\text{MAX}(\downarrow 4096 \div s \downarrow, 2) - 1)$

s : ステータスファイルのレコード長

v : 32 ビットモードの場合 : $\uparrow (24 + 28 \times (x + 512) + 32 + 112 \times D) \div g \uparrow$

64 ビットモードの場合 : $\uparrow (32 + 32 \times (x + 512) + 32 + 144 \times D) \div g \uparrow$

w : 32 ビットモードの場合 : $\uparrow ((12 + (\uparrow \uparrow (c \div 8) \uparrow \div 4 \uparrow) \times 4) \times z) \div g \uparrow$

64 ビットモードの場合 : $\uparrow ((12 + (\uparrow \uparrow (c \div 8) \uparrow \div 8 \uparrow) \times 8) \times z) \div g \uparrow$

x : pd_max_add_dbbuff_shm_no オペランドの値

y : pd_max_add_dbbuff_no オペランドの値

z : pdbuffer オペランドの -i オプション指定総数に、pd_max_add_dbbuff_no オペランドの値を加算した値 (pd_dbbuff_modify オペランドに Y 以外を指定した場合は 0 として計算します)

A : システム共通定義の pdbuffer オペランドの -o オプション指定あり : 1

システム共通定義の pdbuffer オペランドの -o オプション指定なし : 0

B : システム共通定義の pdbuffer オペランドの -r オプション及び -b オプションに指定した RD エリアの総数

C : システム共通定義の pdbuffer オペランドの -i オプションに指定したインデックスを格納している RD エリアの総数

D : システム共通定義の pd_dbbuf_modify オペランドに Y を指定した場合 :

- システム共通定義の pd_max_add_dbbuff_no オペランドを指定したとき : $e + y$
- システム共通定義の pd_max_add_dbbuff_no オペランドを省略したとき : 1000

システム共通定義の pd_dbbuf_modify オペランドに N を指定した場合 : e

注※1 64 ビットモードの場合は 3456 です。

注※2 64 ビットモードの場合は 688 です。

(b) HiRDB/パラレルサーバの場合

種別	S の計算式
ユニット用	$\uparrow [2056 + 128 \times \{14 \times (p - P + q + N) + (p - P + q + r) + (25 + 15 \times (p - P) + 7 \times q + 3 \times r) + (s \times 2 + 1) + (N \times 16)\}$

種別	S の計算式
	$+ (38 + 4 \times (p - P + q + r + N) + d + z + 3 \times (p - P + q + r + N)) \div j \uparrow$ $+ \uparrow 944 \div j \uparrow + \uparrow 4816 \div j \uparrow + \uparrow 40 \div j \uparrow$ $+ \uparrow 308 \div j \uparrow + \uparrow 4000 \div j \uparrow + \uparrow 43536 \div j \uparrow$ $+ \uparrow 16 \div j \uparrow + \uparrow 16 \div j \uparrow$ <p>●影響分散スタンバイレス型系切り替え機能を使用しない場合に加算します。</p> $+ \uparrow 32 \div j \uparrow$ <p>●影響分散スタンバイレス型系切り替え機能を使用する場合に加算します。</p> $+ \uparrow [20480 \times \{1 + \uparrow ((152 \times f) - (16 \times g) - (80 \times Q) + (8 \times R)) \div 20476 \uparrow + \uparrow (4g + 4S) \div 20480 \uparrow\}] \div j \uparrow$
フロントエンド サーバ用	$\uparrow 128 \div j \uparrow + \uparrow 3280^{*1} \div j \uparrow + \uparrow (592^{*2} + A \times b) \div j \uparrow$ $+ \uparrow 8192 \div j \uparrow + \uparrow (8192 - 128) \div j \uparrow \times \{\uparrow (a + C) \div B \uparrow - 1\}$ $+ \uparrow 8192 \div j \uparrow + \uparrow 2048 \div j \uparrow$ $+ \uparrow \{244 + 64 \times (2 \times e + 7)\} \div j \uparrow + \uparrow 96 \div j \uparrow + \uparrow 32 \div j \uparrow$ <p>●pd_log_auto_unload_path オペランドを指定する場合に加算します。</p> $+ \uparrow 20848 \div j \uparrow$
ディクショナリ サーバ用	$\uparrow 128 \div j \uparrow + \uparrow 3280^{*1} \div j \uparrow + \uparrow (592^{*2} + A \times b) \div j \uparrow$ $+ \uparrow 8192 \div j \uparrow + \uparrow 8192 \div j \uparrow \times \{\uparrow (a + C) \div B \uparrow - 1\}$ $+ \uparrow [\uparrow \{(\uparrow c \div 127 \uparrow + 1) \times 2048\} \div 8192 \uparrow \times 8192] \div j \uparrow$ $+ \uparrow 2048 \div j \uparrow + \uparrow \{244 + 64 \times (2 \times h + 7)\} \div j \uparrow + \uparrow 96 \div j \uparrow$ $+ \uparrow \{48 + 68 \times (2 \times h + 7)\} \div j \uparrow$ $+ \uparrow [20480 \times \{1 + \uparrow ((152 \times f) - (16 \times g) - (80 \times Q) + (8 \times R)) \div 20476 \uparrow + \uparrow (4g + 4S) \div 20480 \uparrow\}] \div j \uparrow$ $+ \uparrow (12 \times c + 4) \div j \uparrow + \uparrow 32 \div j \uparrow$ $+ H$ $+ \uparrow (4 + 16 \times c) \div j \uparrow$ <p>●ステータスファイルのレコード長 < 4096 の場合に加算します。</p> $+ \downarrow \text{MAX} \{3400 \div D + 0.7, 1\} \downarrow \times \text{MAX} (\downarrow 4096 \div n \downarrow, 2)$ <p>●4096 ≤ ステータスファイルのレコード長 < 12288 の場合に加算します。</p> $+ \downarrow \text{MAX} \{(3400 \div \downarrow (n - 348) \div 20 \downarrow) + 0.7, 1\} \downarrow$ <p>●12288 ≤ ステータスファイルのレコード長の場合に加算します。</p> $+ \downarrow \text{MAX} \{(3400 \div \downarrow (n - 876) \div 20 \downarrow) + 0.7, 1\} \downarrow$ <p>●系切り替え機能を使用する場合に加算します。</p> $+ \uparrow (\uparrow (256 \times c + 4096) \div 4096 \uparrow \times 4096) \div j \uparrow$ <p>●pd_log_auto_unload_path オペランドを指定する場合に加算します。</p> $+ \uparrow 20848 \div j \uparrow$ <p>●pd_dbbuff_modify オペランドに Y を指定する場合に加算します。</p> $+ G$
バックエンド サーバ用	$\uparrow 128 \div j \uparrow + \uparrow 3280^{*1} \div j \uparrow + \uparrow (592^{*2} + A \times b) \div j \uparrow$ $+ \uparrow 8192 \div j \uparrow + \uparrow 8192 \div j \uparrow \times \{\uparrow (a + C) \div B \uparrow - 1\}$ $+ \uparrow [\uparrow \{(\uparrow c \div 127 \uparrow + 1) \times 2048\} \div 8192 \uparrow \times 8192] \div j \uparrow$ $+ \uparrow 2048 \div j \uparrow + \uparrow \{244 + 64 \times (2 \times i + 7)\} \div j \uparrow + \uparrow 96 \div j \uparrow$

種別	S の計算式
	$+ \uparrow \{48 + 68 \times (2 \times i + 7)\} \div j \uparrow + \uparrow (12 \times c + 4) \div j \uparrow$ $+ \uparrow [20480 \times \{1 + \uparrow ((152 \times f) - (16 \times g) - (80 \times Q) + (8 \times R))$ $\div 20476 \uparrow + \uparrow (4g + 4S) \div 20480 \uparrow\}] \div j \uparrow * 3$ $+ \uparrow 32 \div j \uparrow + H + \uparrow (4 + 16 \times c) \div j \uparrow$ <p>●ステータスファイルのレコード長 < 4096 の場合に加算します。</p> $+ \downarrow \text{MAX} \{3400 \div D + 0.7, 1\} \downarrow \times \text{MAX} (\downarrow 4096 \div n \downarrow, 2) \times k$ $+ \downarrow 5662310 \div D + 0.7 \downarrow \times \text{MAX} (\downarrow 4096 \div n \downarrow, 2) \times m$ <p>●4096 ≤ ステータスファイルのレコード長 < 12288 の場合に加算します。</p> $+ \downarrow \text{MAX} \{(3400 \div \downarrow (n - 348) \div 20 \downarrow) + 0.7, 1\} \downarrow \times k$ $+ \downarrow (5662310 \div \downarrow (n - 348) \div 20 \downarrow) + 0.7 \downarrow \times m$ <p>●12288 ≤ ステータスファイルのレコード長の場合に加算します。</p> $+ \downarrow \text{MAX} \{(3400 \div \downarrow (n - 876) \div 20 \downarrow) + 0.7, 1\} \downarrow \times k$ $+ \downarrow (5662310 \div \downarrow (n - 876) \div 20 \downarrow) + 0.7 \downarrow \times m$ <p>●系切り替え機能を使用する場合に加算します。</p> $+ \uparrow (\uparrow (256 \times y + 4096) \div 4096 \uparrow \times 4096) \div j \uparrow$ <p>●影響分散スタンバイレス型系切り替え機能を使用する場合に加算します。</p> $+ \uparrow 2816 \div j \uparrow + \uparrow 80 \div j \uparrow$ $+ \uparrow 32 \div j \uparrow$ <p>●pd_log_auto_unload_path オペランドを指定する場合に加算します。</p> $+ \uparrow 20848 \div j \uparrow$ <p>●pd_dbbuff_modify オペランドに Y を指定する場合に加算します。</p> $+ G$

a : pdlogadfg オペランドの指定数

b : pdlogadfg -d spd オペランドの指定数

c : pd_max_rdarea_no オペランドの値

d : 3

ただし、1 サーバマシンでの HiRDB/パラレルサーバの場合は 2

e : pd_max_users オペランドの値 + 1

ただし、1 サーバマシンでの HiRDB/パラレルサーバの場合は pd_max_users オペランドの値

f : pdbuffer オペランドの指定数

g : pdbuffer オペランドの -i オプション指定数

h : pd_max_dic_process オペランドの値

i : pd_max_bes_process オペランドの値

j : ステータスファイルのレコード長 - 40

k : サーバ内の RD エリア数 ≤ 3400 の場合は 1
 $3401 \leq$ サーバ内の RD エリア数 ≤ 6800 の場合は 2
 $6801 \leq$ サーバ内の RD エリア数の場合は 3

m : サーバ内の RD エリア数 ≤ 10200 の場合は 0
 $10201 \leq$ サーバ内の RD エリア数 ≤ 5672510 の場合は 1
 $5672511 \leq$ サーバ内の RD エリア数 ≤ 11334820 の場合は 2
 $11334821 \leq$ サーバ内の RD エリア数の場合は 3

n : ステータスファイルのレコード長

p : ユニット内のバックエンドサーバ数

q : ユニット内にディクショナリサーバがある場合は 1, ない場合は 0

r : ユニット内にフロントエンドサーバがある場合は 1, ない場合は 0

s : ユニット内にシステムマネージャがある場合は 1, ない場合は 0

y : pd_max_rdarea_no オペランドの値

z : 次の場合は 1

- ユニット内にシステムマネージャがある場合
- ユニット内にシステムマネージャがない場合で、pd_mlg_msg_log_unit オペランドに local を指定しているとき

ユニット内にシステムマネージャがない場合で、pd_mlg_msg_log_unit オペランドに manager を指定しているか、又は指定を省略しているときは 0

A : 736

B : 11

C : 1

D : $\downarrow (n - 348) \div 20 \downarrow + \downarrow j \div 20 \downarrow \times (\text{MAX} (\downarrow 4096 \div n \downarrow, 2) - 1)$

G : 32 ビットモードの場合 : $\uparrow (24 + 28 \times (I + 512) + 32 + 112 \times T) \div j \uparrow$
64 ビットモードの場合 : $\uparrow (32 + 32 \times (I + 512) + 32 + 144 \times T) \div j \uparrow$

H : 32 ビットモードの場合 : $\uparrow ((12 + (\uparrow \uparrow (c \div 8) \uparrow \div 4 \uparrow) \times 4) \times K) \div j \uparrow$
64 ビットモードの場合 : $\uparrow ((12 + (\uparrow \uparrow (c \div 8) \uparrow \div 8 \uparrow) \times 8) \times K) \div j \uparrow$

I : pd_max_add_dbbuff_shm_no オペランドの値

J : pd_max_add_dbbuff_no オペランドの値

K：pdbuffer オペランドの-i オプション指定総数に、pd_max_add_dbbuff_no オペランドの値を加算した値 (pd_dbbuff_modify オペランドに Y 以外を指定した場合は 0 として計算します)

N：pd_ha_max_act_guest_servers オペランドを指定した場合：pd_ha_max_act_guest_servers オペランドの指定値

pd_ha_max_act_guest_servers オペランドを省略した場合：0

P：ユニット内の代替 BES の数 (1：1 スタンバイレス型系切り替え機能使用時の代替 BES)

Q：システム共通定義の pdbuffer オペランドの-o オプション指定あり：1

システム共通定義の pdbuffer オペランドの-o オプション指定なし：0

R：システム共通定義の pdbuffer オペランドの-r オプション及び-b オプションに指定した RD エリアの総数

S：システム共通定義の pdbuffer オペランドの-i オプションに指定したインデックスを格納している RD エリアの総数

T：システム共通定義の pd_buf_modify オペランドに Y を指定した場合

- システム共通定義の pd_max_add_dbbuff_no オペランドを指定したとき：f + J

- システム共通定義の pd_max_add_dbbuff_no オペランドを省略したとき：1000

システム共通定義の pd_buf_modify オペランドに N を指定した場合：f

注※1 64 ビットモードの場合は 3456 です。

注※2 64 ビットモードの場合は 688 です。

注※3 影響分散スタンバイレス型系切り替え機能を使用する場合は、加算しないでください。

17.4 監査証跡ファイルの容量の見積もり

監査証跡ファイル用の HiRDB ファイルシステムの容量は、次に示す計算式で求めます。

計算式

$$\text{監査証跡ファイル用のHiRDBファイルシステムの容量 (単位:メガバイト)} = a + 19$$

a : 最も多い場合の監査証跡のデータ量 (単位:メガバイト)

$$\uparrow (\Sigma \{b \times c\}) \div (1024 \times 1024) \uparrow$$

Σ は監査証跡を出力する監査対象イベントごとの合計を意味します。なお、監査証跡ファイルの入出力エラーが発生した場合や、pdAUDSWAP コマンドで監査証跡ファイルのスワップを実行した場合は、監査証跡ファイルの容量が一杯になる前にスワップします。この場合、監査証跡表へのデータ登録が終了するまで、その空き容量は使用できません。そのため、あらかじめ a の値を 2 倍にしておくことを推奨します。

b : 監査証跡のレコードサイズ (単位:バイト)

監査証跡のレコードサイズは、次に示す計算式で求めます。

$$464 + d + e + f + g + h + i$$

c : 監査証跡のレコード数

監査証跡イベントの種類ごとの記録レコード数です。

d : 監査証跡のレコードに出力する SQL 文の長さ (単位:バイト)

pd_AUD_SQL_SOURCE_SIZE の値が 0, 又は指定していない場合: 0

レコード項目に SQL 文がない場合: 0

レコード項目に SQL 文があるが、SQL 文が NULL 値の場合: 0

上記以外の場合:

$$\uparrow \text{Min} (\text{pd_aud_sql_source_size の値, SQL 文の平均長}) \div 4 \uparrow \times 4 + 8$$

e : 監査証跡のレコードに出力する SQL データの長さ (単位:バイト)

pd_AUD_SQL_DATA_SIZE の値が 0, 又は指定していない場合: 0

レコード項目に SQL データがない場合: 0

レコード項目に SQL データがあるが、SQL データが NULL 値の場合: 0

上記以外の場合:

$$\uparrow \text{Min} (\text{pd_aud_sql_data_size の値, SQL データの平均長}) \div 4 \uparrow \times 4 + 8$$

f, g, h : 監査証跡のレコードに出力するユーザ付加情報 1, 2, 3 の長さ (単位:バイト)

レコード項目にユーザ付加情報がない場合、又はユーザ付加情報が NULL 値の場合: 0

上記以外の場合:

$$\uparrow \text{ユーザ付加情報の平均長} \div 4 \uparrow \times 4 + 8$$

i : 監査証跡のレコードに出力する関連製品付加情報の長さ (単位: バイト)

レコード項目に関連製品付加情報がない場合, 又は関連製品付加情報が NULL 値の場合^{※1}: 0

上記以外の場合:

\uparrow 関連製品付加情報の平均長^{※2} $\div 4 \uparrow \times 4 + 8$

注※1

関連製品付加情報が NULL 値になる場合の条件については, 関連製品のマニュアルを参照してください。

注※2

関連製品付加情報の平均長については, 関連製品のマニュアルを参照してください。マニュアルに該当する記載がない場合は, 関連製品付加情報の最大長で計算してください。

監査証跡のレコード項目, 及び監査証跡ファイルに出力される情報については, マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してください。

18

作業表用ファイルの容量の見積もり

この章では、作業表用ファイルの容量の見積もり方法について説明します。

18.1 作業表用ファイルの概要

ここでは、SQL 文を実行するときに必要なとする一時的な情報を格納する作業表用ファイルについて説明します。

18.1.1 作業表用ファイルの作成契機

作業表用ファイルとは、次に示す操作をするときに発生する一時的な情報を格納するファイルです。

- SQL 文の実行※
- インデクスの一括作成
- インデクスの再作成
- インデクスの再編成
- リバランスユティリティの実行
- ディクショナリ表のメンテナンス

注※

作業表用ファイルは、SELECT 文で複数の表を結合して検索する場合や CREATE INDEX 実行時など、特定の SQL 実行時に使用されます。作業表用ファイルを必要とする SQL を次に示します。

ただし、次に該当しない SQL でも、アクセスパスによっては作業表用ファイルを必要とする場合があります。作業表用ファイルの要否については、アクセスパスの Work Table の項目を確認してください。また、SQL に LIMIT 句を指定しアクセスパス中に MEM(SUBSORT)の表示がある場合も、作業表用ファイルを必要とすることがあります。アクセスパスの出力形式の詳細については、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」の「アクセスパス表示ユティリティ (pdvwopt)」の「出力形式」を参照してください。

1. UNION [ALL]句又は EXCEPT [ALL]句を指定して検索する場合
2. DROP SCHEMA
3. DROP TABLE
4. DROP INDEX
5. REVOKE でアクセス権限を取り消す場合
6. CREATE INDEX
7. ASSIGN LIST 文で実表からリストを作成する場合
8. SELECT 文で次に示す指定をする場合
 - 複数の表を結合して検索するとき
 - インデクスを定義していない列に対して ORDER BY 句を指定するとき
 - 横分割表に対して ORDER BY 句を指定するとき

- 選択式中に集合関数を含む値式を指定しているとき (HiRDB/パラレルサーバの場合にだけ該当します)
- 選択式中にウィンドウ関数 COUNT(*) OVER() を含む値式を指定しているとき
- GROUP BY 句を指定するとき
- DISTINCT 句を指定するとき
- インデクスを定義した複数の列に検索条件を指定するとき
- 繰返し列インデクスを定義した列に検索条件を指定するとき
- SQL 最適化オプションに「プラグイン提供関数からの一括取得機能」を指定し、探索条件にプラグインインデクスを使用するプラグイン提供関数を指定して検索するとき
- FOR UPDATE 句を指定するか又はこのカーソルを使用した更新があり、インデクスを定義した列に検索条件を指定するとき
- FOR READ ONLY 句を指定するとき
- 限定述語の副問合せを指定するとき
- IN 述語の副問合せを指定するとき
- ビュー表の検索、又は WITH 句を指定した検索で内部導出表を作成するとき

9. INSERT 文の挿入元の間合せ本体に、次に示す指定をする場合

- 外への参照がある副問合せに更新表を指定するとき
- 挿入元の間合せ式本体の主問合せに更新表を指定するとき

10. UPDATE 文に次に示す指定をする場合

- 探索条件中又は更新値中に、外への参照がある副問合せを指定し、その副問合せ中に更新表を指定するとき
- 探索条件中に限定述語の副問合せを指定するとき
- 探索条件中に IN 述語の副問合せを指定するとき
- インデクスを定義した列を更新対象及び探索条件に指定し、かつそのインデクスを使用するとき

11. DELETE 文に次に示す指定をする場合

- 探索条件中の外への参照がある副問合せに、更新表を指定するとき
- 探索条件中に限定述語の副問合せを指定するとき
- 探索条件中に IN 述語の副問合せを指定するとき
- インデクスを定義した列を探索条件に指定し、かつそのインデクスを使用するとき

12. ALTER TABLE ADD PRIMARY KEY

13. ALTER TABLE DROP PRIMARY KEY

18.1.2 作業表用ファイルの格納先

作業表用ファイルは、HiRDB が HiRDB ファイルシステム領域に作成します。HiRDB 管理者は次に示すことをしてください。

- pdfmkfs コマンドで、作業表用ファイルを作成する HiRDB ファイルシステム領域を初期設定します。
- HiRDB システム定義の pdwork オペランドで、上記の HiRDB ファイルシステム領域の名称を指定します。

以降、pdfmkfs コマンドのオプションに指定する値の見積もり方法について説明します。pdfmkfs コマンドのオプションと作業表用ファイルの内容の関係を次の表に示します。

表 18-1 pdfmkfs コマンドのオプションと作業表用ファイルの内容の関係

オプション	内 容
-n	作業表用ファイルを作成する HiRDB ファイルシステム領域のサイズ
-l	HiRDB ファイルシステム領域に作成する HiRDB ファイル（作業表用ファイル）の最大数
-e	HiRDB ファイルシステム領域の最大増分回数
-a	HiRDB ファイルシステム領域を自動的に拡張するかどうか

18.2 HiRDB ファイルシステム領域サイズの見積もり (pdfmkfs -n コマンド)

作業表用ファイルを作成する HiRDB ファイルシステム領域のサイズは、pdfmkfs コマンドの -n オプションで設定します。

HiRDB ファイルシステム領域のサイズは、次に示す計算式で求めます。

計算式

$$\text{HiRDBファイルシステム領域のサイズ (単位: バイト)} = A + B$$

A:

SQL 文が使用する作業表用ファイルの容量です。求め方については、「SQL 文が使用する作業表用ファイルの容量」を参照してください。

B:

データベース作成ユーティリティ (pdload)、データベース再編成ユーティリティ (pdrorg) で C 以外の場合、及びリバランスユーティリティ (pdrbal) が使用する作業表用ファイルの容量です。求め方については、「ユーティリティが使用する作業表用ファイルの容量」を参照してください。

C:

データベース再編成ユーティリティ (pdrorg) でディクショナリ表のメンテナンスを実行する場合に、データベース再編成ユーティリティが使用する作業表用ファイルの容量です。求め方については、「ディクショナリ表のメンテナンスが使用する作業表用ファイルの容量」を参照してください。

なお、作業表用ファイルを使用する SQL 文と作業表用ファイルを使用するユーティリティの操作を同時に実行しない場合は、A 又は B のどちらか大きい値を HiRDB ファイルシステム領域のサイズとしてください。

注意事項

ここで求めた HiRDB ファイルシステム領域のサイズが大き過ぎて、一つの HiRDB ファイルシステム領域に収まらない場合は、複数の HiRDB ファイルシステム領域を pdfmkfs コマンドで初期設定し、HiRDB システム定義の pdwork オペランドに指定してください。このときに注意することを次に示します。

- 各 HiRDB ファイルシステム領域のサイズを同じにしてください。
- 一つの HiRDB ファイルシステム領域のサイズは、一つの作業表 (列情報格納用) の容量より大きくしてください。
- HiRDB ファイルシステム領域を分割し過ぎると、未使用領域が複数の HiRDB ファイルシステム領域に分割されます。したがって、領域すべてが有効活用されないため、容量が不足することがあります。
- 1 作業表用ファイルは複数の HiRDB ファイルシステム領域に分割できません。

18.2.1 SQL文が使用する作業表用ファイルの容量

SQL文が使用する作業表用ファイルの容量は次に示す計算式で求めます。

計算式

$$\text{SQL文が使用する作業表用ファイルの容量 (単位: バイト)} = \text{MAX} (a, b) \times c$$

a: 1SQL文が使用する作業表用ファイルの容量の最大値

SQL文ごとに作業表用ファイルの容量を計算します。その中で最も大きい値をaに代入します。
「1SQL文が使用する作業表用ファイルの容量の求め方」を参照して求めてください。

b: ASSIGN LIST文が使用する作業表用ファイルの容量の最大値

ASSIGN LIST文ごとに作業表用ファイルの容量を計算します。その中で最も大きい値をbに代入します。「ASSIGN LIST文が使用する作業表用ファイルの容量の求め方」を参照して求めてください。

c: pd_max_users オペランドの値

ただし、マルチフロントエンドサーバを使用している場合のバックエンドサーバでは、pd_max_bes_process オペランドの値になります。

(1) 1SQL文が使用する作業表用ファイルの容量の求め方

1SQL文が使用する作業表用ファイルの容量は、次に示す計算式で求めます。

計算式

$$\text{1SQL文が使用する作業表用ファイルの容量 (単位: バイト)} = a \times b + c \times d$$

a: 列情報作業表の容量

b: 列情報作業表の最大数

c: 位置情報作業表の容量

d: 位置情報作業表の最大数

(a) 列情報作業表の容量の求め方

列情報作業表の容量は次に示す計算式で求めます。

計算式

$$\begin{aligned} \text{列情報作業表の容量 (単位: バイト)} \\ = \uparrow a \div \text{MIN} \{ \downarrow (b-48) \div c \downarrow, 255 \} \uparrow \times b \times 2 \end{aligned}$$

a: 列情報作業表の行数 (表「列情報作業表の行数の求め方」から求めてください)

b: 作業表ページ長 (計算式 1 から求めてください)

c: 作業表の行長 (計算式 2 から求めてください)

計算式 1

- pdwork に指定した HiRDB ファイルシステム領域のセクタ長が 4096 の場合^{※1}

$$\text{作業表ページ長}^{\text{※2}} = \lceil (\text{作業表の行長} + 48) \div 4096 \rceil \times 4096$$

- pdwork に指定した HiRDB ファイルシステム領域のセクタ長が 4096 ではない場合

$$\text{作業表ページ長}^{\text{※2}} = \text{MAX} \{ \lceil (\text{作業表の行長} + 48) \div 2048 \rceil \times 2048, 4096 \}$$

注※1 複数指定した場合、1 つでもセクタ長が 4096 の領域がある場合は、「セクタ長が 4096 の場合」の計算式を使用してください。

注※2 作業表ページ長は、32,768 バイト以下でなければなりません。

計算式 2

$$\text{作業表の行長}^{\text{※}} = \sum_{i=1}^n A_i + 2 \times n + 6$$

A_i : 作業表の各列のデータ長 (表「作業表の各列のデータ長及び列数の求め方」から求めてください)

n : 作業表の列数 (表「作業表の各列のデータ長及び列数の求め方」から求めてください)

注※ 作業表の行長は、32,720 バイト以下でなければなりません。

なお、LIMIT 句指定時、(オフセット行数 + LIMIT 句に指定した行数) の値が 32,768 以上になる場合は、計算式 2 で算出した作業表の行長に 12 を加算してください。ただし、次の場合には 12 を加算する必要はありません。

- 検索対象の表に EX モードで排他が掛かっている場合
- WITHOUT LOCK を指定した場合
- グループ分け高速化機能を指定した場合
- 複数の表を結合する場合

表 18-2 列情報作業表の行数の求め方

SQL 文	列情報作業表の行数
SELECT 文	検索する個々の表から探索する行数の合計です。ただし、複数の表を結合していて結合結果行数の方が多く場合は、その行数となります。
<ul style="list-style-type: none"> CREATE INDEX ALTER TABLE ADD PRIMARY KEY 	表に格納している行数です。ただし、繰返し列に対するインデックスの場合は、インデックス構成列のうち一つの繰返し列の要素の総数となります。

表 18-3 作業表の各列のデータ長及び列数の求め方

SQL 文	n	A_i
SELECT 文	選択式に指定した列数 + GROUP BY 句に指定した列数 [※] + ORDER BY 句に指定した列数 [※] +	左記の列ごとの実際の長さ ただし、長大データ (BLOB)、定義長が 256 バイト以上の文字データ (各国・混在文字デー

SQL文	n	A _i
	HAVING 句に指定した列数 [※] + FOR UPDATE 句を指定した場合 [※] は 1 ただし、選択式に ROW を指定している場合は表の全列数	タも含む)、バイナリデータのうち、下記に属さない列又は位置情報列の場合は 12 <ul style="list-style-type: none"> 結合条件中に指定する列 (結合列) DISTINCT 句指定の選択式 限定述語の副問合せ選択式中に指定する列 IN 述語の副問合せ選択式中に指定する列 UNION [ALL] 又は EXCEPT [ALL] によって、集合演算対象となっている問合せ指定中の選択式 ORDER BY 句に指定した列
<ul style="list-style-type: none"> CREATE INDEX ALTER TABLE ADD PRIMARY KEY 	1 (インデクス情報列) + 1 (位置情報列)	<ul style="list-style-type: none"> インデクス情報列はインデクス構成列のデータ長の合計値 位置情報列は 12

注 各列のデータ長については、次に示す表を参照してください。

- 表「データ長一覧」
- 表「可変長文字列型のデータ長一覧 (抽象データ型及び繰返し列を除く)」
- 表「可変長文字列型のデータ長一覧 (抽象データ型の場合)」
- 表「可変長文字列型のデータ長一覧 (繰返し列の場合)」

注※

選択式に指定した列と同一の列の場合は、新たに加算する必要はありません。

(b) 列情報作業表の最大数の求め方

列情報作業表の最大数の求め方を次の表に示します。

表 18-4 列情報作業表の最大数の求め方

SQL文	列情報作業表の最大数 ^{※1}
SELECT 文	<p>1. ~10. の指定がない場合は、0 になります。</p> <p>1. ~10. の指定がある場合は、対応する作業表増加数をすべて加算した値になります。</p> <p>1. 複数の表を結合して検索する場合 作業表増加数 (HiRDB/シングルサーバの場合) = 結合表数 + 1 作業表増加数 (HiRDB/パラレルサーバの場合) = 結合表数 × 2 ただし、結合キーとなる列にインデクスがあり、制限条件がある場合は 0</p> <p>2. ORDER BY 句を指定する場合 作業表増加数 = 2 ORDER BY 句に指定した列をすべて含むインデクスを検索に使用する場合 = 0</p> <p>3. GROUP BY 句を指定しないで、選択式中に集合関数を含む値式を指定する場合^{※2} 作業表増加数 = 1</p> <p>4. GROUP BY 句を指定する場合</p>

SQL 文	列情報作業表の最大数※1
	作業表増加数 = GROUP BY 句指定数 × 2 5. DISTINCT 句を指定する場合 作業表増加数 = DISTINCT 句指定数 × 2 6. UNION [ALL] 句又は EXCEPT [ALL] 句を指定する場合 作業表増加数 (HiRDB/シングルサーバの場合) = UNION [ALL] 句又は EXCEPT [ALL] 句指定数 + 2 作業表増加数 (HiRDB/パラレルサーバの場合) = (UNION [ALL] 句又は EXCEPT [ALL] 句指定数 + 1) × 2 7. FOR UPDATE 句を指定するか又はこのカーソルを使用した更新があり、インデクスを定義した列に検索条件を指定する場合※2 作業表増加数 = 2 8. FOR READ ONLY 句を指定する場合 作業表増加数 = 1 9. 副問合せ (限定述語) を指定する場合 増加作業表数 = 副問合せ指定数 + (インデクスを定義した列に対する = ANY の限定述語の数) + (インデクスを定義した列に対する IN 述語の副問合せ指定数) + (インデクスを定義した列に対する = SOME の限定述語の数) 10. 選択式にウィンドウ関数 COUNT(*) OVER() を指定する場合 増加作業表数 = 選択式にウィンドウ関数を指定した問合せ指定数
<ul style="list-style-type: none"> CREATE INDEX ALTER TABLE ADD PRIMARY KEY 	2

注※1 HiRDB が見積もるアクセスコストによっては作業表を作成しない場合があります。

注※2 HiRDB/パラレルサーバの場合にだけ該当します。

(c) 位置情報作業表の容量の求め方

位置情報作業表の容量は次に示す計算式で求めます。

計算式

$$\text{位置情報作業表の容量 (単位: バイト)} = \uparrow a \div 184^{\times} \uparrow \times 4096 \times 2$$

注※ 探索条件にインデクス型プラグイン専用関数を指定する場合は 155

a: 位置情報作業表の行数

位置情報作業表の行数の求め方を次に示します。

SQL 文	位置情報作業表の行数の求め方
<ul style="list-style-type: none"> SELECT 文 UPDATE 文 DELETE 文 	探索時の条件中にインデクスを定義した列を含む述語が一つの場合、述語が真となる行数になります。二つ以上の場合、次の行数の合計値になります。 <ul style="list-style-type: none"> 述語を OR 論理演算している場合、少なくとも一つの述語が真となる行数の合計

SQL 文	位置情報作業表の行数の求め方
	<ul style="list-style-type: none"> 述語を AND 論理演算している場合、述語のうち真となる行数が多い方の行数として合算した行数

(d) 位置情報作業表の最大数の求め方

位置情報作業表の最大数の求め方を次の表に示します。

表 18-5 位置情報作業表の最大数の求め方

SQL 文	位置情報作業表の最大数
SELECT 文	<ol style="list-style-type: none"> 1. インデクスを定義した複数の列に検索条件を指定する場合 2. FOR UPDATE 句を指定するか又はこのカーソルを使用した更新があり、インデクスを定義した列に検索条件を指定する場合* 3. 繰返し列インデクスを定義した列に検索条件を指定する場合 4. SQL 最適化オプションに「プラグイン提供関数からの一括取得機能」を指定し、探索条件にプラグインインデクスを使用するプラグイン提供関数を指定して検索する場合 <p>1~4 で、探索時に使用するインデクス数 + 1 になります。</p>
<ul style="list-style-type: none"> • UPDATE 文 • DELETE 文 	探索条件中にインデクスを定義した列がある場合、探索時に使用するインデクス数 + 1 になります。

注※ HiRDB/シングルサーバの場合にだけ該当します。

(2) ASSIGN LIST 文が使用する作業表用ファイルの容量の求め方

ASSIGN LIST 文が使用する作業表用ファイルの容量は、次に示す計算式で求めます。

計算式

$$\text{ASSIGN LIST文が使用する作業表用ファイルの容量 (単位: バイト)} = \sum_{i=1}^n (B_i \times 2)$$

n : ASSIGN LIST 文の探索条件中の述語の数

B_i : 探索条件中の i 番目の述語を処理する作業表の容量。次に示す計算式で求めます。

$$B_i = \uparrow \text{リストの基になる表で } i \text{ 番目の述語が真となる行数}^* \div 504 \uparrow \times 4096 \times 1.5 \text{ (単位: バイト)}$$

注※ 述語が繰返し列に対する条件の場合、真となる要素の総数となります。

18.2.2 ユティリティが使用する作業表用ファイルの容量

インデクスの一括作成，インデクスの再作成，インデクスの再編成，又はリバランスユティリティでデータの再配置をする場合は，次に示す計算式の分の作業表用ファイルが必要になります。

計算式

$$\text{ユティリティが使用する作業表用ファイルの容量 (単位: バイト)} = \{ (A+B) \times 2 \times D \} \div C$$

A: インデクス作成時に必要な作業表の行数 1

B: インデクス作成時に必要な作業表の行数 2

C: 作業表ページ内の行数

D: 作業表ページ長

注

- 1回のユティリティで複数のインデクスの一括作成又は再作成をする場合は，インデクスのキー長が最も長いインデクスについて求めてください。
- インデクスの一括作成又は再作成を同時に実行する場合は，それぞれに必要な作業表用ファイルの容量を求めて加算してください。
- 複数のユティリティを同時実行する場合は，各ユティリティが使用する作業表用ファイルの容量を計算して合計してください。

(1) インデクス作成時に必要な作業表の行数 1 の求め方

インデクス作成時に必要な作業表の行数 1 は，次に示す計算式で求めます。

計算式

$$\text{作業表の行数}1 = \uparrow c \div \{ \downarrow \uparrow a \times (100 - b) \times 0.01 \uparrow \div (d + 22) \downarrow \} \uparrow$$

a: インデクスを格納するユーザ用 RD エリアのページサイズ

b: CREATE INDEX の PCTFREE オペランドで指定する未使用領域の比率

c: データ件数

繰返し列に対するインデクスの場合は，インデクス構成列のうち一つの繰返し列の各行の要素数の合計

d: インデクスのキー長

インデクスのキー長については表「[インデクスのキー長一覧](#)」を参照してください。なお，データベースに格納されるキー長は4バイトバウンダリされるため， $\uparrow \text{キー長} \div 4 \uparrow \times 4$ となります。

複数インデクスのキー長は，表「[インデクスのキー長一覧](#)」を基に全構成列のキー長を加算してください。

(2) インデクス作成時に必要な作業表の行数 2 の求め方

インデクス作成時に必要な作業表の行数 2 は、次に示す計算式で求めます。

計算式

$$\text{作業表の行数}2 = \uparrow c \div \{ \downarrow \uparrow a \times (100 - b) \times 0.01 \uparrow \div (d + 14) \downarrow \} \uparrow$$

a: インデクスを格納するユーザ用 RD エリアのページサイズ

b: CREATE INDEX の PCTFREE オペランドで指定する未使用領域の比率

c: インデクス作成時に必要な作業表の行数 1

(1) で求めた値を代入してください。

d: インデクスのキー長

インデクスのキー長については表「[インデクスのキー長一覧](#)」を参照してください。なお、データベースに格納されるキー長は4バイトバウンダリされるため、 $\uparrow \text{キー長} \div 4 \uparrow \times 4$ となります。

複数インデクスのキー長は、表「[インデクスのキー長一覧](#)」を基に全構成列のキー長を加算してください。

(3) 作業表ページ内の行数の求め方

作業表ページ内の行数は、次に示す計算式で求めます。

計算式

$$\text{作業表ページ内の行数} = \text{MIN} \{ \downarrow (b - 48) \div a \downarrow, 255 \}$$

a: 作業表の行長 (インデクスのキー長 + 18)

インデクスのキー長については表「[インデクスのキー長一覧](#)」を参照してください。キー長は $\uparrow \text{キー長} \div 4 \uparrow \times 4$ となります。

複数インデクスのキー長は、表「[インデクスのキー長一覧](#)」を基に全構成列のキー長を加算してください。

b: 作業表ページ長

(4) で求めてください。

(4) 作業表ページ長の求め方

作業表ページ長は、次に示す計算式で求めます。

計算式

$$\text{作業表ページ長}^{\ast} = \text{MAX} \{ \uparrow (\text{作業表の行長} + 48) \div 2048 \uparrow \times 2048, 4096 \}$$

注※ 作業表ページ長は、32,768 バイト以下でなければなりません。

a: 作業表の行長 (インデクスのキー長 + 18)

インデクスのキー長については表「[インデクスのキー長一覧](#)」を参照してください。キー長は \uparrow キー長 $\div 4 \uparrow \times 4$ となります。

複数インデクスのキー長は、表「[インデクスのキー長一覧](#)」を基に全構成列のキー長を加算してください。

18.2.3 ディクショナリ表のメンテナンスが使用する作業表用ファイルの容量

データベース再編成ユーティリティ (pdrorg) でディクショナリ表のメンテナンスを行う場合は、次に示す計算式の分の作業表用ファイルが必要になります。

計算式

ディクショナリ表のメンテナンスが使用する作業表用ファイルの容量 (単位: バイト)
= \uparrow row_num $\div 134 \uparrow \times 16384$

変数の説明

row_num: SQL_RDAREAS 表の行数

18.3 最大ファイル数の見積もり (pdfmkfs -l コマンド)

18.3.1 最大ファイル数の計算方法

HiRDB ファイルシステム領域に作成する作業表用ファイルの最大ファイル数は、pdfmkfs コマンドの-l オプションで設定します。

HiRDB ファイルシステム領域に作成する作業表用ファイルの最大ファイル数は、次に示す計算式で求めます。

計算式

$$\text{最大ファイル数} = \text{MAX} (a , b) \times c + 20 + 2^{\ast}$$

a : 1SQL 文が使用する作業表用ファイルの数

SQL 文ごとに作業表用ファイルの数を計算します。その中で最も大きい値を a に代入します。「[1SQL 文が使用する作業表用ファイルの数の求め方](#)」を参照して求めてください。

b : ASSIGN LIST 文が使用する作業表用ファイルの数

ASSIGN LIST 文ごとに作業表用ファイルの数を計算します。その中で最も大きい値を b に代入します。「[ASSIGN LIST 文が使用する作業表用ファイルの数の求め方](#)」を参照して求めてください。

c : pd_max_users オペランドの値

ただし、マルチフロントエンドサーバを使用している場合のバックエンドサーバでは、pd_max_bes_process オペランドの値になります。

注※

作業表用ファイルを使用する SQL 文と作業表用ファイルを使用するユティリティ（データベース作成ユティリティ又はデータベース再編成ユティリティ）を同時に実行する場合に加算します。

(1) 1SQL 文が使用する作業表用ファイルの数の求め方

1SQL 文が使用する作業表用ファイルの数は、次に示す計算式で求めます。

計算式

$$\text{1SQL文が使用する作業表用ファイルの数} = \text{列情報作業表の最大数} + \text{位置情報作業表の最大数}$$

列情報作業表の最大数、及び位置情報作業表の最大数については、「[SQL 文が使用する作業表用ファイルの容量](#)」を参照してください。

(2) ASSIGN LIST 文が使用する作業表用ファイルの数の求め方

ASSIGN LIST 文が使用する作業表用ファイルの数は、次に示す計算式で求めます。

計算式

ASSIGN LIST文が使用する作業表用ファイルの数=ASSIGN LIST文の探索条件中の述語の数×2

(3) 注意

作業表用ファイルを作成する HiRDB ファイルシステム領域を複数設定する場合は、次に示すことに注意してください。

- ここで求めた値が 4096 より大きい場合は、-l オプションには 4096 を指定してください。

18.4 最大増分回数の見積もり (pdfmkfs -e コマンド)

HiRDB ファイルシステム領域に作成する作業表用ファイルの最大増分回数は、pdfmkfs コマンドの-e オプションで設定します。

HiRDB ファイルシステム領域の最大増分回数は、次に示す計算式で求めます。

計算式

$$\text{最大増分回数} = \text{MIN} (\text{最大ファイル数} \times 23, 60000)$$

注 1

最大増分回数が見積もり値よりも少ない場合、HiRDB ファイルシステム領域に空きがあっても領域確保ができなくなることがあります。

注 2

最大ファイル数については、「[最大ファイル数の見積もり \(pdfmkfs -l コマンド\)](#)」の説明を基に算出した値を代入してください。

19

ユティリティ実行時の容量の見積もり

この章では、ユティリティ実行時のファイル容量及びメモリ所要量の見積もり方法について説明します。

19.1 ユティリティ実行時のファイルの容量の見積もり

19.1.1 データベース作成ユティリティ (pdload) 実行時のファイルの容量

データベース作成ユティリティ (pdload) で使用するファイルの容量の計算式を次に示します。

ファイルの種類	容量の計算式 (単位: バイト)
入力データファイル	$h \times b$
インデクス情報ファイル	B-tree インデクスの場合 $(d + y) \times (b + e) + 512$ プラグインインデクスの場合 $(12 + q) \times p + 1024$ この計算式は、1 インデクス当たりの容量計算式です。インデクスが複数ある場合は、それぞれのインデクスに対して計算してください。
エラー情報ファイル	$k \times f + s \times 200 + m$
エラー情報ファイル作成用一時ファイル	次に示す条件の場合は、表格納 RD エリアがあるサーバごとに、 キー重複エラー数 × 8 + プラグイン関数が検知したエラー件数 × 200 の容量がワークファイル出力先ディレクトリに必要です。ワークファイル出力先ディレクトリについては、「 ワークファイル出力先ディレクトリの作成 」を参照してください。 <ul style="list-style-type: none"> HiRDB/パラレルサーバでは、入力ファイルがあるサーバと表格納 RD エリアがあるサーバが異なる場合
LOB 入力ファイル	b $\sum_{i=1} (\text{LOB データ長} + 4) i$
LOB 中間ファイル	b $\sum_{i=1} \{$ c $\sum_{j=1} (\text{LOB ファイル名称長 } ij + 36) + 24 \}$ $j=1$ $+ 1024 + c \times 84$
エラーデータファイル	$\text{MIN}(f, g) \times h$
処理結果ファイル	$1500 + \text{表格納サーバ数} \times 500$
ワークファイル※	$[4 + 2 \times R + 2 \times r + 4 \times I \times R + \{b \div (-m \text{ オプションに指定した経過メッセージ出力間隔の値})\}] \times 200$
ソート用ワークファイル	条件 1 の場合 インデクス情報ファイルの容量 + $4 \times (b + e)$ 条件 2 の場合 $\{\text{インデクス情報ファイルの容量} + 4 \times (b + e)\} \times 2$

ファイルの種類	容量の計算式 (単位: バイト)
	<ul style="list-style-type: none"> • 条件 1 1024 キロバイト $\geq E$ のとき • 条件 2 1024 キロバイト $< E$ のとき E: バッファサイズ 「ソート用ワークファイル容量の計算で使用するバッファサイズ」で求めたバッファサイズ

a: 入力行数 \times LOB 列数

b: 入力行数 (繰返し列の場合は入力行数 \times 要素数)

c: LOB 列数

d: インデクスのキー長

表「[インデクスのキー長一覧](#)」を参照してください。ただし、可変長データの場合は単一系列でも複数列として扱い、定義長の最大値で計算してください。

e: 既存の行数 (繰返し列の場合は既存行数 \times 要素数)

f: エラーデータ件数

g: source 文の errdata オペランドで指定する出力行数

h: 平均ソースレコード長

k: 抽象データ型の列がある場合は 300
ない場合は 120

m: DAT 形式, 又は pdrorg で出力したバイナリ形式のファイルの場合は 0
そのほかの場合は (入力ファイルの 1 行のレコード長 \times 4)

p: インデクス格納 RD エリアを初期化した場合は (b + e)
そのほかの場合は b

q: 次に示す値

- LOB 用 RD エリアに格納された抽象データ型の場合は 27
- 定義長 255 バイト以下の抽象データ型の場合は (キー長 + 2)
- 定義長 256 バイト以上の抽象データ型の場合は 2

代表的な抽象データ型の値を次に示します。

- SGMLTEXT 型の場合は 27
- FREEWORD, GEOMETRY, 及び XML 型の場合は 2

r: LOB 格納 RD エリア数

s: サーバ数

y: キー構成列がすべて固定長の場合は 10

キー構成列に可変長を含む場合は 12

I: インデクス数

R: 表, 又はインデクスの分割 RD エリア数

注

インデクス情報ファイル及びソート用ワークファイルの容量を算出するとき、インデクス構成列が繰返し列の場合は b 及び e は行数ではなく、行数×要素数となります。

注※

-m オプションでインフォメーションメッセージ出力抑止レベルに lvl2 を指定した場合に出力されます。

19.1.2 データベース再編成ユーティリティ (pdrorg) 実行時のファイルの容量

データベース再編成ユーティリティ (pdrorg) で使用するファイルの容量の計算式を次に示します。

ファイルの種類	容量の計算式 (単位: バイト)
アンロードデータファイル (オプション指定なし)	n $\sum_{i=1} (\text{Pi} + \text{M}) + \text{Li}^{\ast 6} + 1200 + \text{A} + \text{B} + \text{c} \times 96 + \text{D} + \text{I} + \text{F}$
アンロードデータファイル (-W オプション指定時)	<p>DAT 形式, 又は拡張 DAT 形式の場合</p> $\{$ c $\sum_{i=1} (\text{列の最大文字変換長 } i^{\ast 1} + 1) \times \text{C} + \text{M}$ $\} \times n$ <p>バイナリ形式で FIX 表の場合</p> $\{$ c $\sum_{i=1} (\text{列データ長 } i^{\ast 2}) + \text{M}$ $\} \times n$ <p>バイナリ形式で非 FIX 表の場合</p> $\{$ c $\sum_{i=1} (\text{列データ長 } i^{\ast 2} + \text{G}) + \text{M} + 4 \times (\text{c} + 1)$ $\} \times n$ <p>固定長文字形式の場合</p>

ファイルの種類	容量の計算式 (単位: バイト)
	$\{$ c $\sum_{i=1} (\text{列の最大文字変換長 } i^{\ast 3} + \text{crlf}) \times C + M$ $\} \times n$
アンロードデータファイル (-j オプション指定時又はスキーマ単位の再編成時) ^{※4}	n $\sum_{i=1} (P_i + M) + L_i^{\ast 6} +$ n $\sum_{i=1} \{$ m $\sum_{j=1} (O_{ij} + 44)$ $\} + 1200 + A + B + c \times 96 + D + I + F$
LOB データのアンロードデータファイル	n $\sum_{i=1} \{$ m $\sum_{j=1} (O_{ij} + 44)$ $\} + 1200 + A + B + c \times 96 + D + I + F$
インデクス情報ファイル	B-tree インデクスの場合 $(K + p) \times n + 512$ プラグインインデクスの場合 $(12 + X) \times n + 1024$ <p>この計算式は、1 インデクス当たりの容量計算式です。インデクスが複数ある場合は、それぞれのインデクスに対して計算してください。</p>
処理結果ファイル	$1700 + \text{表格納サーバ数} \times 500 + \text{スキーマ内表数} \times 1000 + \text{スキーマ内総格納 RD エリア数} \times 100$
ワークファイル ^{※5}	$[8 + 2 \times S + 2 \times \{n \div (-m \text{ オプションに指定した経過メッセージ出力間隔の値})\} + 3 \times R + 4 \times J] \times R \times 200$
ソート用ワークファイル	条件 1 の場合 インデクス情報ファイルの容量 + $4 \times n$ 条件 2 の場合 $\{\text{インデクス情報ファイルの容量} + 4 \times n\} \times 2$ <ul style="list-style-type: none"> • 条件 1 1024 キロバイト $\geq E$ のとき • 条件 2 1024 キロバイト $< E$ のとき

ファイルの種類	容量の計算式 (単位: バイト)
	E: バッファサイズ 「ソート用ワークファイル容量の計算で使用するバッファサイズ」で求めたバッファサイズ

A: キーレンジ分割の場合: $48 + \text{分割条件数} \times 284$

ハッシュ分割の場合: $40 + a \times 60$

マトリクス分割 (境界値指定のキーレンジ分割とハッシュ分割の組み合わせ) の場合:
 $48 + (\text{分割条件数} \times 284) + (40 + a \times 60)$

B: $n \times 36$ (FIX 表の場合) 又は $(44 + c \times 4) \times n$ (非 FIX 表の場合)

C: アンロードデータファイルの出力文字コードが HiRDB の既定文字コード以外の場合: 2
上記以外の場合: 1

D: $16 + (\text{LOB 列数} \times a \times 80)$

D は LOB 列がある場合に加算します。

F: 次の値を代入してください。

$$d \sum_{i=1} \{ (\text{列}i\text{のプラグインが提供する抽象データ型の属性数} \times 84) + (\text{列}i\text{のプラグインが提供する抽象データ型のLOB属性数} \times a \times 72) \} + 64 + d \sum_{i=1} (84 + \text{逆生成関数数}i \times 60)$$

G: 列 I に対する逆生成関数の返却値が BLOB の属性数 $\times 4$

I: $136 + \text{インデクス分割数} \times 60$

インデクス引き上げ時に加算します。

J: インデクス数

K: インデクスのキー長

表「[インデクスのキー長一覧](#)」を参照してください。ただし、可変長データの場合は単一系列でも複数列として扱い、定義長の最大値で計算してください。

L_i : 行の実長

行の実長は、概算値又は詳細値で見積もってください。なお、BINARY 型で圧縮指定ありの場合は、詳細値で見積もると計算が複雑になるため、概算値で見積もることをお勧めします。

概算値の見積もり:

データベースに格納されているデータから、次の計算式で行の実長の全行の合計概算値 (単位: バイト) を求めます。

$$\text{表格納RDエリアの使用ページ数} \times \text{表格納RDエリアのページ長}$$

表格納 RD エリアの使用中ページ数、及びページ長については、pddbst の RD エリア単位の状態解析（論理的解析）、又は表単位の状態解析の実行結果から取得できます。

詳細値の見積もり：

各列のデータから、次の値を使用して行の実長を求めます。

列のデータ型	実長 (単位：バイト)
BLOB	16
プラグインが提供する抽象データ型	2
BINARY*	<ul style="list-style-type: none"> • pdrorg -k rorg で圧縮指定あり、かつ UOC を使用しない場合 定義長 + 8 × MAX (SQL の UPDATE 文で連結演算を使用した回数, ↑ 定義長 ÷ 圧縮分割サイズ ↑) • 上記以外の場合 BINARY 型の列の定義長
上記以外	各列の実長

注※

行の実長の最大値を算出するため、BINARY 型のデータが定義長のデータで、圧縮率が 0% と仮定しています。

M：文字集合が指定された文字列型の列の合計データ長

次の値になります。

$$k$$

$$\left(\sum_{i=1} \text{列データ長 } i \right)$$

O_{ij}：LOB データ長

P_i：プラグインが提供する抽象データ型のデータ長

R：表又はインデクスの分割 RD エリア数

S：表格納サーバ数

X：次に示す値

- LOB 用 RD エリアに格納された抽象データ型の場合は 27
- 定義長 255 バイト以下の抽象データ型の場合は (キー長 + 2)
- 定義長 256 バイト以上の抽象データ型の場合は 2

代表的な抽象データ型の値を次に示します。

- SGMLTEXT 型の場合は 27
- FREEWORD, GEOMETRY, 及び XML 型の場合は 2

a : 分割 RD エリア数

c : 列定義数

d : プラグインが提供する抽象データ型が定義された列数

k : 文字集合が指定された文字列型の列の数

m : LOB 列数

n : 行数 (繰返し列の場合は行数×要素数)

p : キー構成列がすべて固定長の場合は 10, キー構成列に可変長を含む場合は 12

crlf : -W オプションに cr 又は crlf を指定した場合に加算する改行文字の長さ

次の表から改行文字の長さを求めます。

-W オプション指定値		加算値
-W dat 又は -W extdat	,cr	1
	,crlf	2
	上記の指定なし	1
-W fixtext	,cr	1
	,crlf	2
	上記の指定なし	0

注

インデクス情報ファイル及びソート用ワークファイルの容量を算出するとき、インデクス構成列が繰返し列の場合は「リロードする行数」及び n は行数ではなく、行数×要素数となります。

注※1

DAT 形式 (-W dat) 又は拡張 DAT 形式 (-W extdat) の場合の列の最大文字変換長を次の表に示します。

表 19-1 列の最大文字変換長 (DAT 形式又は拡張 DAT 形式の場合)

データ型		最大文字変換長 (バイト)
数データ	INTEGER	11
	SMALLINT	11
	DECIMAL	40
	FLOAT	23
	SMALLFLT	23
文字データ※1	CHARACTER	定義長 + 2*2

データ型		最大文字変換長 (バイト)
	VARCHAR	実長 + 2 ^{**2}
混在文字データ ^{**1}	MCHAR	定義長 + 2 ^{**2}
	MVARCHAR	実長 + 2 ^{**2}
各国文字データ ^{**1}	NCHAR	定義長 × 2 + 2 ^{**2}
	NVARCHAR	実長 + 2 ^{**2}
日付データ	DATE	10
時刻	TIME	8
日間隔データ	INTERVAL YEAR TO DAY	9
時間隔データ	INTERVAL HOUR TO SECOND	7
時刻印データ	TIMESTAMP	19 小数秒けた数が0でなければ、小数秒けた数 + 1 を加算してください。
バイナリデータ ^{**1}	BINARY	実長 + 2 ^{**2}

注※1

拡張 DAT 形式の場合、データ中に「”」があると、「”」の数分、文字変換長が長くなります。

注※2

データの長さに囲み文字数を 2 バイト加算しています。

ただし、-W dat 又は -W extdat 指定時、オペランドに sup を指定した場合の列の最大文字変換長は次に示すとおりです。なお、表中の実長とは、後方の連続スペースを圧縮した残りの長さです。スペースを圧縮した場合の出力形式については、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」のデータベース再編成ユーティリティ (pdrorg) の -W オプションの説明を参照してください。

データ型		最大文字変換長 (バイト)
文字データ	CHARACTER	実長 + 2
混在文字データ	MCHAR	実長 + 2
各国文字データ	NCHAR	実長 + 2

注※2

データ長については次を参照してください。

- 表「データ長一覧」
- 表「可変長文字列型のデータ長一覧 (抽象データ型及び繰返し列を除く)」
- 表「可変長文字列型のデータ長一覧 (抽象データ型の場合)」
- 表「可変長文字列型のデータ長一覧 (繰返し列の場合)」

注※3

固定長文字形式 (-W fixtext) の場合の列の最大文字変換長を次の表に示します。

表 19-2 列の最大文字変換長 (固定長文字形式の場合)

データ型		最大文字変換長 (バイト)	
数データ	INTEGER	11	
	SMALLINT	6	
	DECIMAL	けた数 + 2	
	FLOAT	23	
	SMALLFLT	23	
文字データ	CHARACTER VARCHAR	定義長	fixtext_option に enclose オペランドを指定した場合は出力長に 2 を加算してください。
混在文字データ	MCHAR MVARCHAR	定義長	
各国文字データ	NCHAR NVARCHAR	定義長 × 2	
日付データ	DATE	10	
時刻	TIME	8	
日間隔データ	INTERVAL YEAR TO DAY	10	
時間隔データ	INTERVAL HOUR TO SECOND	8	
時刻印データ	TIMESTAMP	小数部 0:19 2:22 4:24 6:26	
長大データ	BLOB	0	
バイナリデータ	BINARY	0	
抽象データ型	ADT	0	

注※4

スキーマ単位の再編成 (アンロードも含む) をする場合は、表ごとに求めた値を合計してください。

注※5

-m オプションでインフォメーションメッセージ出力抑止レベルに lvl2 を指定した場合に出力されます。

注※6

Li を詳細値で見積もる場合は、「(Pi + M) + Li」を「(Li + Pi + M)」に置き換えてください。

19.1.3 統計解析ユティリティ (pdstedit) 実行時のファイルの容量

統計解析ユティリティ (pdstedit) で使用するファイルの容量の計算式を次に示します。

ファイルの種類		容量の計算式 (単位: バイト)
ワーク用一時ファイル	システムの稼働に関する統計情報	$4096 \times \text{取得回数}^{*1} \times 2$
	サーバごとのシステムの稼働に関する統計情報	$4096 \times \text{取得回数}^{*1} \times \text{サーバ数} \times 2$
	UAP に関する統計情報	$872 \times \text{実行 UAP 数}$ 又は $\text{実行トランザクション数} \times 2$
	SQL に関する統計情報	$512 \times \text{実行 SQL 数} \times 2$
	SQL 静的最適化に関する統計情報	$512 \times \text{SQL オブジェクトキャッシュでミスヒットした回数}$
	SQL 動的最適化に関する統計情報	$49624 \times \text{OPEN}$ 又は EXECUTE で発行した SELECT 文の数 (INSERT SELECT も含む)
	SQL オブジェクト実行に関する統計情報	$512 \times \text{実行 SQL 数} \times \text{サーバ数}$
	SQL オブジェクト転送に関する統計情報	$256 \times \text{実行 SQL 数} \times \text{サーバ数}$
	SQL 文の履歴に関する統計情報	$(1024 + \text{平均的な SQL 長}) \times \text{実行 SQL 数}$
	CONNECT/DISCONNECT に関する統計情報	$256 \times \text{CONNECT}$ 及び DISCONNECT 回数
	グローバルバッファに関する統計情報	$512 \times \text{シンクポイント発生回数} \times 2$
	データベース操作に関する HiRDB ファイルの統計情報	$512 \times \text{シンクポイント発生回数} \times 2$
	デフォードライト処理に関する統計情報	$512 \times \text{デフォードライト発生回数} \times 2$
	インデクスに関する統計情報 (入力: STJ)	$128 \times \text{シンクポイント発生回数} \times 2$
	インデクスに関する統計情報 (入力: FJ)	$128 \times \text{ページスプリット発生回数} \times 2$
	データベースへの入出力に関する統計情報	$256 \times \text{取得時間間隔ごとにアクセスのあった RD エリアを構成する HiRDB ファイル数の合計} \times 2$
ソート用ワークファイル	解析対象とした上記のワーク用一時ファイルのソート用作業領域	解析対象とした上記のワーク用一時ファイルのファイル容量の最大値
DAT 形式ファイル ^{*2}	システムの稼働に関する統計情報	$3404 \times \text{取得回数}^{*1}$
	サーバごとのシステムの稼働に関する統計情報	$3262 \times \text{取得回数}^{*1} \times \text{サーバ数}$
	UAP に関する統計情報	$2167 \times \text{実行 UAP 数}$ 又は 実行トランザクション数
	SQL に関する統計情報	$447 \times \text{実行 SQL 数}$

ファイルの種類	容量の計算式 (単位: バイト)
SQL 静的最適化に関する統計情報	646×SQL オブジェクトキャッシュでミスヒットした回数
SQL 動的最適化に関する統計情報	380×OPEN 又は EXECUTE で発行した SELECT 文の数 (INSERT SELECT も含む)
SQL オブジェクト実行に関する統計情報	520×実行 SQL 数×サーバ数
SQL オブジェクト転送に関する統計情報	389×実行 SQL 数×サーバ数
SQL 文の履歴に関する統計情報	(240 + 平均的な SQL 長) × 実行 SQL 数
CONNECT/DISCONNECT に関する統計情報	278×CONNECT 及び DISCONNECT 回数
グローバルバッファに関する統計情報	600×シンクポイント発生回数
データベース操作に関する HiRDB ファイルの統計情報	356×シンクポイント発生回数
デファードライト処理に関する統計情報	330×デファードライト発生回数
データベースへの入出力に関する統計情報 (DAT 出力)	196×取得時間間隔ごとにアクセスのあった RD エリアを構成する HiRDB ファイル数の合計

注※1

取得回数 = ↓ (pdstend コマンドの入力時刻 - pdstbegin コマンドの入力時刻) ÷ -m オプションで指定した時間間隔 ↓

注※2

-b オプションを指定した場合は、容量計算式に 3813 を加算

(1) ワーク用一時ファイルの容量の概算値

統計解析ユーティリティ実行時に作成されるワーク用一時ファイルの容量の概算値は、次の計算式で求められます。なお、この概算値は、ユーティリティの入力情報となる統計ログファイル内のすべての情報を解析した場合の値です。

ワーク用一時ファイルの容量 = 統計ログファイルの容量 × a (単位: バイト)

a:

統計ログファイルに含まれる統計情報の種別に応じて次の値を代入してください。統計ログファイルに複数の種別の統計情報が含まれる場合は、最も大きい値を a の値とします。

統計情報の種別	a の値
システムの稼働に関する統計情報	3.4
SQL 動的最適化に関する統計情報	135.6
上記以外	2

誤差について

統計ログファイルに複数の種別の統計情報が含まれている場合で、SQL 動的最適化に関する統計情報が含まれるとき、その含まれる比率によっては、概算値と実際の値との誤差が大きくなります。この誤差を小さくしたい場合は、SQL 動的最適化に関する統計情報の部分だけを別に算出してください。

SQL 動的最適化に関する統計情報のワーク用一時ファイルの容量は、次の計算式から求められます。

SQL動的最適化に関する統計情報のワーク用一時ファイルの容量＝SQL動的最適化に関する統計情報の情報数×49624（単位：バイト）

SQL 動的最適化に関する統計情報の情報数は、統計解析ユーティリティ実行時に出力される入力ログファイルのサマリ情報から取得します。入力ログファイルのサマリ情報については、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」の「統計解析ユーティリティ (pdstedit)」の「統計情報の出力形式」を参照してください。

(2) ソート用ワークファイルの容量の概算値

統計解析ユーティリティ実行時に作成されるソート用ワークファイルの容量の概算値は、次の計算式で求められます。なお、この概算値は、ユーティリティの入力情報となる統計ログファイル内のすべての情報を解析した場合の値です。

ソート用ワークファイルの容量＝統計ログファイルの容量×b（単位：バイト）

b：

統計ログファイルに含まれる統計情報の種別に応じて次の値を代入してください。統計ログファイルに複数の種別の統計情報が含まれる場合は、最も大きい値をbの値とします。

統計情報の種別	bの値
システムの稼働に関する統計情報	1.7
上記以外	1

(3) DAT 形式ファイルの容量の概算値

統計解析ユーティリティ実行時に作成される DAT 形式ファイルの容量の概算値は、次の計算式で求められます。なお、この概算値は、ユーティリティの入力情報となる統計ログファイル内のすべての情報を解析した場合の値です。

DAT形式ファイルの容量＝統計ログファイルの容量×2（単位：バイト）

19.1.4 データベース状態解析ユーティリティ (pddbst) 実行時のファイルの容量

データベース状態解析ユーティリティ (pddbst) で使用するファイルの容量の計算式を次に示します。

ファイルの種類		容量の計算式 (単位: キロバイト)
ワーク用ファイル	RD エリア単位の物理的解析	$1 + 4.1 \times a$
	RD エリア単位の論理的解析	a $1 + 4.1 \times \sum_{i=1} \text{RD エリア内の表数 } i$ $+ \text{インデクス数 } i$ $+ \text{LOB 用 RD エリア数 } i)$
	状態解析結果蓄積又は再編成時期予測*	a $1 + 4.1 \times \sum_{i=1} \text{RD エリア内の表数 } i$ $+ \text{インデクス数 } i$ $+ \text{LOB 用 RD エリア数 } i)$
	表単位の状態解析	$1 + 4.1 \times (\text{格納 RD エリア数})$
	インデクス単位の状態解析	$1 + 4.1 \times (\text{格納 RD エリア数})$
	クラスタキーの状態解析	$1 + 4.1 \times (\text{格納 RD エリア数})$
ソート用ワークファイル	上記のワーク用ファイルのソート用作業領域	上記の計算式で求めた値 $\times 2$

注※

pddbst -r ALL 指定時は、ユーザ用 RD エリア内だけでなく、ディクショナリ用 RD エリア内の資源数を加算する必要があります。また、分割した表やインデクスについては RD エリアごとに数を加算します。

a : 解析対象の RD エリア数

19.1.5 データベース複製ユーティリティ (pdcopy) 実行時のファイルの容量

データベース複製ユーティリティ (pdcopy) で使用するファイルの容量の計算式を次に示します。

ファイルの種類	容量の計算式 (単位: バイト)
バックアップファイル*	a
フルバックアップファイル*	$\sum_{i=1} \{28 \times c_i + (d_i + 28) \times (e_i + q_i)\}$ $+ 88 \times a + 220 \times b$
差分バックアップファイル*	w × フルバックアップファイルの容量
差分バックアップ管理ファイル	$(1 + j + m) \times 32768$

ファイルの種類	容量の計算式 (単位: バイト)
ログポイント情報ファイル	1024

注※

バックアップファイルの容量が 2 ギガバイトを超える場合は、次に示す対処をしてください。

- 2 ギガバイト以下のパーティションを複数作成して、バックアップファイルを複数指定してください。

a: バックアップ対象 RD エリア数

b: バックアップ対象 RD エリアの HiRDB ファイルの総数

c_i: バックアップ対象 RD エリアの未使用ページ数

システム構築前に見積もる場合は 0 と仮定してください。

- ユーザ用 RD エリアの場合

データベース状態解析ユーティリティ (pddbst コマンド) の RD エリア単位の状態解析 (物理的解析) を実行して求めてください。ユーティリティの実行結果の「RD エリア内のページの情報」の「総ページ数-使用ページ数」の値です。

- ユーザ LOB 用 RD エリアの場合

データベース状態解析ユーティリティ (pddbst コマンド) の RD エリア単位の状態解析 (物理的解析) を実行して求めてください。ユーティリティの実行結果の「RD エリア内のセグメントの情報」の「総セグメント数-使用セグメント数」の値です。

d_i: バックアップ対象 RD エリアのページ長

e_i: バックアップ対象 RD エリアの使用ページ数

システム構築前に見積もる場合は、(バックアップ対象 RD エリアのセグメント数×セグメントサイズ) を仮定して計算してください。

- ユーザ用 RD エリアの場合

データベース状態解析ユーティリティ (pddbst コマンド) の RD エリア単位の状態解析 (物理的解析) を実行して求めてください。ユーティリティの実行結果の「RD エリア内のページの情報」の「使用ページ数」の値です。

- ユーザ LOB 用 RD エリアの場合

データベース状態解析ユーティリティ (pddbst コマンド) の RD エリア単位の状態解析 (物理的解析) を実行して求めてください。ユーティリティの実行結果の「RD エリア内のセグメントの情報」の「使用セグメント数」の値です。

g: -b オプションに指定するバックアップファイルの名称長 (バイト)

複数のバックアップファイルを指定する場合は、合計の名称長になります。

h: -b オプションに指定するバックアップファイルの数

j: $\uparrow (512 + 128 \times a) \div 32700 \uparrow$

k: 差分バックアップの継続回数

$m: \uparrow \{ \uparrow (256 + 128 \times a + g + 8 \times h) \div 256 \uparrow \times k \} \div 100 \uparrow$

q_i: バックアップ対象 RD エリアのディレクトリページ数

- ユーザ用 RD エリアの場合

$6 \times (t_i + 1) + 2 \times \uparrow (20480 \div d_i) \uparrow + \{ \uparrow (s_i \div u_i) \uparrow + \uparrow (s_i \div v_i) \uparrow + 2 \times t_i \}$

- ユーザ LOB 用 RD エリアの場合

$7 + 3 \times (t_i - 1) + \{ \uparrow (s_i \div 64000) \uparrow + t_i \} \times 96$

r_i: バックアップ対象 RD エリアのセグメントサイズ

s_i: バックアップ対象 RD エリアの全セグメント数

データベース初期設定ユーティリティ (pdinit コマンド) 又はデータベース構成変更ユーティリティ (pdmod コマンド) の create rdarea 文で指定する HiRDB ファイルのセグメント数の合計です。RD エリアの自動増分を指定している場合は、増分したセグメント数を加算してください。

t_i: バックアップ対象 RD エリアの HiRDB ファイル数

$u_i: \downarrow \{ d_i - 20 \} \div \{ (\uparrow r_i \div 32 \uparrow \times 8) + 56 \} \downarrow$

$v_i: \uparrow (125 \times d_i) \div (16 \times u_i) \uparrow \times u_i$

w: バックアップ対象 RD エリアの全ページに対する更新ページの比率

w の算出式 (ユーザ用 RD エリア) は次に示す計算式から求めます。

$$w = \left\{ \begin{array}{l} a \\ \sum_{i=1}^a X_i \div \\ \sum_{i=1}^a e_i \end{array} \right\} \times 1.2$$

X_i: バックアップ対象 RD エリアの更新ページ数

更新ページ数とは、差分の基準となる前回の差分バックアップ取得時から現在までの間に更新されたページの数のことです。更新ページ数は更新 SQL の種類又は更新件数などから、バックアップ対象 RD エリアに格納されている表及びインデクスについて、次に示す条件に従って計算してください。

- INSERT の場合

[ユーザ用 RD エリアの容量の見積もり] を参照して、インサート件数から格納ページ数を計算して X_i に加算してください。このとき、PCTFREE は 0 で計算してください。

- DELETE の場合

次に示す条件に応じて計算した値を X_i に加算してください。

条件			Xi に加算する値
表	行長 < d_i	削除行が表全体に分散する場合	MIN (削除行数, 表の使用ページ数)
		削除行が一部のページに集中する場合	MIN (削除行数 ÷ 1 ページで格納できる行数, 表の使用ページ数)
	行長 > d_i		MIN (削除行数 × 1 行格納するのに必要なページ数, 表の使用ページ数)
インデクス	更新されるキーがインデクス全体に分散する場合		MIN (更新キー数 + α , インデクスの使用ページ数)
	更新されるキーが一部のページに集中する場合		MIN (更新キー数 ÷ 1 ページで格納できるキー数 + α , インデクスの使用ページ数)

α : 201 以上重複するキーの数

- UPDATE の場合

次に示す条件に応じて計算した値を Xi に加算してください。

条件			Xi に加算する値
表	更新列長 < d_i	更新行が表全体に分散する場合	MIN (更新行数, 表の使用ページ数)
		更新行が一部のページに集中する場合	MIN (更新行数 ÷ 1 ページで格納できる行数, 表の使用ページ数)
	更新列長 > d_i		MIN (更新行数 × 更新列を格納するのに必要なページ数, 表の使用ページ数)
インデクス	更新されるキーがインデクス全体に分散する場合		MIN (更新キー数 × 2 + α × 2, インデクスの使用ページ数)
	更新されるキーが一部のページに集中する場合		MIN (更新キー数 × 2 ÷ 1 ページで格納できるキー数 + α × 2, インデクスの使用ページ数)

α : 201 以上重複するキーの数

- 再編成を行った場合

再編成を行った表又はインデクスのうち、バックアップ対象 RD エリアに格納されているものについて β を計算してください。

β = 再編成を行った表又はインデクスの使用ページ数 + 再編成を行った表又はインデクスの使用中セグメント数 ÷ u_i + 再編成を行った表又はインデクスの使用中セグメント数 ÷ v_i

β を再編成した表又はインデクスの数だけ計算して Xi に加算してください。

- PURGE の場合

PURGE を行った表又はインデクスのうち、バックアップ対象 RD エリアに格納されているものについて γ を計算してください。

γ = PURGE を行った表又はインデクスの使用中セグメント数 ÷ u_i + PURGE を行った表又はインデクスの使用中セグメント数 ÷ v_i

γ を再編成した表又はインデクスの数だけ計算して Xi に加算してください。

19.1.6 ディクショナリ搬出入ユーティリティ (pdexp) 実行時のファイルの容量

ディクショナリ搬出入ユーティリティ (pdexp) で使用するファイルの容量の計算式を次に示します。

ファイルの種類		容量の計算式 (単位：キロバイト)
搬出ファイル※	実表の場合	$0.7 + 0.5 \times \text{CMN} + (0.1 \times \uparrow \text{CMN} \div 10 \uparrow)$ DEF $+ \sum_{n=1} (0.1 + \text{DSn}) + 0.1 \times \uparrow \text{LRD} \div 10 \uparrow$ $+ 0.6 \times \uparrow \text{DIV} \div 10 \uparrow + 2.8 \times \text{REF}$ CHK $+ \sum_{n=1} (0.1 + 1.0 \times \uparrow \text{CSn} \div 10 \uparrow)$ IDX $+ \sum_{n=1} (2.7 + 0.2 \times \text{IRn})$
	ビュー表の場合	$0.6 + 0.4 \times \text{CMN} + (0.1 \times \uparrow \text{CMN} \div 10 \uparrow) + e$
	プロシジャの場合	$0.6 + 0.1 \times g + h$

CHK：検査制約数 ($0 \leq \text{CHK} \leq 254$)

CMN：表の列数 ($1 \leq \text{CMN} \leq 30,000$)

CSn：n 番目の検査制約の検索条件サイズ ($0 \leq \text{CSn} \leq 2,000,000$)

DEF：デフォルト値定義列数 ($0 \leq \text{DEF} \leq 30,000$)

DIV：分割条件数 ($0 \leq \text{DIV} \leq 4,096$)

DSn：n 番目のデフォルト列のデフォルト値サイズ ($1 \leq \text{DSn} \leq 64,003$)

IDX：インデクス数 ($0 \leq \text{IDX} \leq 254$)

IRn：n 番目のインデクスの格納用 RD エリア数 ($0 \leq \text{IRn} \leq 4,096$)

LRD：LOB 用 RD エリア数 ($0 \leq \text{LRD} \leq 4,096$)

REF：参照制約数 ($0 \leq \text{REF} \leq 255$)

e：ビュー表定義時のソース長 (単位：キロバイト)

g：搬出するストアプロシジャが使用するリソース数
SQL_ROUTINES 表の N_RESOURCE 列の値です。

h: ストアドプロシジャのソース長 (単位: キロバイト)
SQL_ROUTINES 表の SOURCE_SIZE 列の値です。

注※
複数の表を搬出する場合、各表に対して上記の計算をしてください。その合計値が搬出ファイルの容量となります。

19.1.7 最適化情報収集ユーティリティ (pdgetcst) 実行時のファイルの容量

最適化情報収集ユーティリティ (pdgetcst) で使用するファイルの容量の計算式を次に示します。

ファイルの種類	容量の計算式 (単位: バイト)
最適化情報パラメタファイル	$162 + 405 \times a + 567 \times b + 162 + 324 \times b \times g$
出力結果ファイル	検索による最適化情報収集時 (-c lvl1 指定時) $202 + 131 \times e$ 検索による最適化情報収集時 (-c lvl2 指定時) $370 + 561 \times c + 196 \times d$ 最適化情報パラメタファイルによる最適化情報登録時 $370 + 235 \times c + 387 \times f + 196 \times g$

a: 指定インデクス数

b: 指定列数

c: 表に定義してあるインデクスの数

d: 区間数 (全インデクスの区間数の合計)

e: 表数

f: 表の列数

g: 区間数 (全列定義で指定した区間数の合計)

19.1.8 アクセスパス表示ユーティリティ (pdvwopt) 実行時のファイルの容量

アクセスパス表示ユーティリティ (pdvwopt) で使用するファイルの容量の計算式を次に示します。

ファイルの種類	容量の計算式 (単位: バイト)
アクセスパス 情報ファイル	<p>・HiRDB/シングルサーバの場合</p> $240 + 2 \times \sum_{i=1}^a \left\{ \begin{array}{l} 60 + \text{SQL長} \\ + \sum_{j=1}^{b_i} \left\{ \begin{array}{l} 100 + \sum_{k=1}^{c_{ij}} (160 + e_{ijk} \times 20 + f_{ijk} \times 70) \\ + d_{ij} \times 180 \end{array} \right\} \end{array} \right\}$ <p>・HiRDB/パラレルサーバの場合</p> $140 + \sum_{i=1}^a \left\{ \begin{array}{l} 60 + \text{SQL長} \\ + \sum_{j=1}^{b_i} \left\{ \begin{array}{l} 110 + \sum_{k=1}^{c_{ij}} (270 + e_{ijk} \times 20 + f_{ijk} \times 70) \\ + d_{ij} \times 290 \end{array} \right\} \end{array} \right\}$

a: 検索系 SQL 数

b_i: SQL 中の問合せ数

c_{ij}: 問合せ中の表数

d_{ij}: 問合せ中の結合処理数

e_{ijk}: 表の格納 RD エリア数

f_{ijk}: 表のインデクス定義数

19.1.9 リバランスユティリティ (pdrbal) 実行時のファイルの容量

リバランスユティリティ (pdrbal) で使用するファイルの容量の計算式を次に示します。

ファイルの種類	容量の計算式 (単位: バイト)
インデクス情報ファイル	<p>B-tree インデクスの場合 (K + d) × N + 512</p> <p>プラグインインデクスの場合 (12 × Y) × N + 1024</p>

ファイルの種類	容量の計算式 (単位: バイト)
	この計算式は、1 インデクス当たりの容量計算式です。インデクスが複数ある場合は、それぞれのインデクスに対して計算してください。
ワークファイル※1	$(3 + 4 \times I \times R) \times 200$
ソート用ワークファイル ※2	条件 1 の場合 インデクス情報ファイルの容量 + $4 \times N$ 条件 2 の場合 $\{\text{インデクス情報ファイルの容量} + 4 \times N\} \times 2$ <ul style="list-style-type: none"> • 条件 1 1024 キロバイト $\geq E$ のとき • 条件 2 1024 キロバイト $< E$ のとき E: バッファサイズ 「ソート用ワークファイル容量の計算で使用するバッファサイズ」で求めたバッファサイズ
実行結果出力ファイル	$1000 + \text{表格納 RD エリア数} \times 200$

d: キー構成列がすべて固定長の場合は 10, キー構成列に可変長を含む場合は 12

I: インデクス数

K: インデクスのキー長

表「[インデクスのキー長一覧](#)」を参照してください。ただし、可変長データの場合は単一系列でも複数列として扱い、定義長の最大値で計算してください。

N: リバランス処理によって移動する行数 (繰返し列の場合は行数 \times 要素数)

R: 表又はインデクスの分割 RD エリア数

Y: 次に示す値

- LOB 用 RD エリアに格納された抽象データ型の場合は 27
- 定義長 255 バイト以下の抽象データ型の場合は (キー長 + 2)
- 定義長 256 バイト以上の抽象データ型の場合は 2

代表的な抽象データ型の値を次に示します。

- SGMLTEXT 型の場合は 27
- FREEWORD, GEOMETRY, 及び XML 型の場合は 2

注※1

-m オプションに lvl2 を指定した場合に出力されます。

注※2

プラグインインデクスの場合、このファイルは不要です。

19.1.10 整合性チェックユーティリティ (pdconstck) 実行時のファイルの容量

整合性チェックユーティリティ (pdconstck) で使用するファイルの容量の計算式を次に示します。

ファイルの種類	容量の計算式 (単位: バイト)
処理結果ファイル	-k set/release の場合 $560 + (\text{REF} + 1) \times 70 + (\text{CHK} + 1) \times 70$ -k check の場合 $700 + (\text{REF} + 1) \times 70 + (\text{CHK} + 1) \times 70$ REF $+ \sum_{n=1}^{\text{RCn}} (490 + (\text{RCn} \times 70))$ GEN ROW $+ \sum_{m=1}^{\text{RCnml}} (\sum_{l=1}^{\text{ROW}} (\text{RCnml} \times 70))$ CHK $+ \sum_{n=1}^{\text{CCn}} (490 + (\text{CCn} \times 70))$ GEN ROW $+ \sum_{m=1}^{\text{CCnml}} (\sum_{l=1}^{\text{ROW}} (\text{CCnml} \times 70))$

REF: 表に定義されている参照制約の制約数

CHK: 表に定義されている検査制約の制約数

RC: 参照制約の外部キー構成列数

CC: 検査制約の探索条件中の列数

GEN: 1

ROW: 制約違反となったキー値の出力数の上限値 (-w オプションで指定した値)

19.1.11 パラレルローディング (pdparaload) 実行時のファイルの容量

パラレルローディング (pdparaload) で使用するファイルの容量の計算式を次に示します。

ファイルの種類	容量の計算式 (単位: バイト)
pdload 制御文ファイル	$(\text{pdparaload 制御文ファイルの容量} + 200) \times R$
pdload が作成するファイル*	表を構成する RD エリア $\sum (\text{RD エリア単位のデータロード実行に必要なファイル容量 } i)$

ファイルの種類	容量の計算式 (単位: バイト)
	$i=1$

R: 表を構成する RD エリア数

注※

pdparaload コマンドは、表を構成する RD エリアの数だけ、内部で RD エリア単位のデータロード (pdload) を実行します。そのため、pdparaload は、RD エリア単位のデータロード実行に必要なファイルを、表を構成する RD エリア数分使用します。RD エリア単位のデータロード実行に必要なファイルの容量については、「データベース作成ユーティリティ (pdload) 実行時のファイルの容量」を参照してください。

19.1.12 ソート用ワークファイル容量の計算で使用するバッファサイズ

ソート用バッファサイズの計算式を次に示します。

●32ビットモードのHiRDBの場合

$$\text{バッファサイズ (単位: バイト)} : \frac{R+7}{2} + \sqrt{(B+8) \times n \times A + \frac{(R+7)^2}{4}} + C$$

●64ビットモードのHiRDBの場合

$$\text{バッファサイズ (単位: バイト)} : \frac{R+15}{2} + \sqrt{(B+8) \times n \times A + \frac{(R+15)^2}{4}} + C$$

n: 処理するデータ件数

- pdload の場合: 表の既存データと追加ロードするデータの合計
- pdrorg の場合: アンロードしたデータ件数
- pdrbal の場合: リバランスするデータ件数

なお、繰返し列の場合、データ件数は行数ではなく要素数となります。

k: キー長 (最大値で計算します)。キー長の計算式については、「インデクスの格納ページ数の計算例」を参照してください。

x: キー構成列がすべて固定長の場合は 10, キー構成列に可変長を含む場合は 12

c: インデクスの構成列数

z: 可変長の複数列インデクスの場合は $c \times 4$, そのほかの場合は 0

K: 可変長の複数列インデクスの場合は $k + c + 8$, そのほかの場合は $k + 12$

N: 可変長の複数列インデクスの場合は $(c \times 2) + 2$, そのほかの場合は 5

R : $k + x + z$

A : 32 ビットモードの HiRDB の場合は $R + (K + 8) + 28$, 64 ビットモードの HiRDB の場合は $R + (K + 8) + 56$

B : 32 ビットモードの HiRDB の場合は $R + (K + 8) + 56$, 64 ビットモードの HiRDB の場合は $R + (K + 8) + 104$

C : 32 ビットモードの HiRDB の場合は $2092 + (N \times 32) + (K + 8)$, 64 ビットモードの HiRDB の場合は $2112 + (N \times 32) + (K + 8)$

19.2 ユティリティ実行時のメモリ所要量の見積もり

19.2.1 データベース初期設定ユティリティ (pdinit) 実行時のメモリ所要量

データベース初期設定ユティリティ (pdinit) 実行時のメモリ所要量は、次に示す計算式で求めます。

(1) HiRDB/シングルサーバの場合

条件	メモリ所要量の計算式 (単位：キロバイト)
32 ビットモードの場合	$\uparrow \{$ $\{61440 \times (140 \times a + 20 \times b + c)\} \div 61432 + (6004 \times d) \div 500$ $+ (36008 \times a) \div 1000 + 468 \times e + 404399$ $\} \uparrow \div 1024 + 267$
64 ビットモードの場合	$\uparrow \{$ $\{61448 \times (144 \times a + 24 \times b + c)\} \div 61436 + (8004 \times d) \div 500$ $+ (36016 \times a) \div 1000 + 468 \times e + 406399$ $\} \uparrow \div 1024 + 267$

a：RD エリアの総数

b：全 RD エリアの HiRDB ファイル数

c：全 HiRDB ファイルの名称長の合計

d：認可識別子の総数

e：データディクショナリ用 RD エリア数

(2) HiRDB/パラレルサーバの場合

条件	メモリ所要量の計算式 (単位：キロバイト)	
32 ビットモードの場合	DS	$\uparrow \{$ $\{61448 \times (144 \times a + 24 \times b + c)\} \div 61436 + (8004 \times d) \div 500$ $+ (36016 \times a) \div 1000 + 468 \times e + 406399 + 348 \times f + 344 \times g$ $\} \uparrow \div 1024 + 268$
	BES	$\uparrow (4 \times b + 246255) \div 1024 \uparrow + 268$
	MGR	10
64 ビットモードの場合	DS	$\uparrow \{$ $\{61448 \times (144 \times a + 24 \times b + c)\} \div 61436 + (8004 \times d) \div 500$ $+ (36016 \times a) \div 1000 + 468 \times e + 406399 + 348 \times f + 344 \times g$ $\} \uparrow \div 1024 + 268$

条件		メモリ所要量の計算式 (単位：キロバイト)
	BES	$\uparrow (4 \times b + 245744) \div 1024 \uparrow + 268$
	MGR	10

a：RD エリアの総数

b：全 RD エリアの HiRDB ファイル数

c：全 HiRDB ファイルの名称長の合計

d：認可識別子の総数

e：データディクショナリ用 RD エリア数

f：バックエンドサーバの総数

g： $(144 \times a + 24 \times b + c) \div 7780$ を各バックエンドサーバごとに計算した総計

19.2.2 データベース定義ユーティリティ (pddef) 実行時のメモリ所要量

データベース定義ユーティリティ (pddef) 実行時のメモリ所要量は、次に示す計算式で求めます。

条件	メモリ所要量の計算式 (単位：キロバイト)
HiRDB/シングルサーバの場合	32 ビットモードの場合：1956
HiRDB/パラレルサーバの場合	64 ビットモードの場合：1957

19.2.3 データベース作成ユーティリティ (pdload) 実行時のメモリ所要量

データベース作成ユーティリティ (pdload) 実行時のメモリ所要量は、次に示す計算式で求めます。計算式の変数については「[計算式で使用する変数](#)」を参照してください。

(1) HiRDB/シングルサーバの場合

条件	メモリ所要量の計算式 (単位：キロバイト)
32 ビットモードの場合	$4352 + \uparrow \{(\alpha + \gamma) \div 1024\} \uparrow + 1482 + \uparrow \{(\beta + \delta) \div 1024\} \uparrow$
64 ビットモードの場合	$18050 + \uparrow \{(\alpha + \gamma) \div 1024\} \uparrow + 1482 + \uparrow \{(\beta + \delta) \div 1024\} \uparrow$

(2) HiRDB/パラレルサーバの場合

条件		メモリ所要量の計算式 (単位: キロバイト)
32 ビットモードの場合	MGR	$1530 + \uparrow\{\alpha \div 1024\} \uparrow$
	入力ファイルがあるサーバマシン	$1577 + \uparrow\{(\beta + \delta) \div 1024\} \uparrow$
	BES※	$2305 + \uparrow\{\gamma \div 1024\} \uparrow$
64 ビットモードの場合	MGR	$4732 + \uparrow\{\alpha \div 1024\} \uparrow$
	入力ファイルがあるサーバマシン	$4663 + \uparrow\{(\beta + \delta) \div 1024\} \uparrow$
	BES※	$12220 + \uparrow\{\gamma \div 1024\} \uparrow$

注※

1 サーバマシン内に複数のバックエンドサーバがある場合は、バックエンドサーバの数だけ繰り返し計算 (加算) してください。

(3) 計算式で使用する変数

α (単位: バイト):

$$\{3056 + A + B + (516 \times a) + (572 \times b) + (312 \times c) + (144 \times d) + (8 \times e) + (1032 \times f) + (44 \times g) + (272 \times h) + (224 \times i) + (44 \times j) + (60 \times k) + (260 \times m) + (56 \times n) + (196 \times p) + (236 \times q) + (744 \times r) + (620 \times s)\} \times 2$$

β (単位: バイト):

$$\{6908 + \alpha + (C \times t) + K + (48 \times a) + (22 \times b) + (8 \times e) + (240 \times i) + (48 \times j) + (4 \times k) + (224 \times m) + (47416 \times t) + (1032 \times u) + (4 \times v)\}$$

γ (単位: バイト):

$$\{37700 + (\alpha \div 2) + C + D + F + H + P + Q + T + (80 \times a) + (1871 \times b) + (120 \times c) + (26 \times g) + (1532 \times i) + (36 \times j) + (44 \times k) + (1212 \times m) + (40 \times n) + (344 \times p) + (30 \times q) + (16 \times u) + (88 \times v) + (20 \times w)\}$$

δ (単位: バイト):

$$\{69436 + \alpha + D + K + L + M + N + S + (U \times 2) + 8 + (48 \times a) + (32 \times a) + (88 \times c) + (4 \times g) + (2156 \times k) + (24 \times t) + (1024 \times u) + (4 \times v) + (50 \times y) + (50 \times z)\}$$

a: 列数

b: 抽象データ型の列数

c: コンストラクタ又は逆コンストラクタ関数のパラメタ数

d: コマンドライン及び制御情報ファイルに指定したファイルパス名の数

e: LOB 中間ファイル指定数

f : 列単位 LOB ファイル指定数

g : 表格納 RD エリア数

h : 表の横分割条件数

i : インデクス数

j : インデクス格納 RD エリア数

k : BLOB 型の列数

m : プラグインインデクス数

n : LOB 属性の抽象データ型を格納するユーザ LOB 用 RD エリア数

p : プラグインが提供する関数の数

q : プラグイン提供関数のパラメタ数

r : データ型プラグイン数

s : インデクス型プラグイン数

t : 表格納サーバ数

u : 使用するコンストラクタ関数のパラメタのうちで BLOB 型のパラメタ数

v : LOB 列を格納するユーザ LOB 用 RD エリア数

w : プラグインインデクスを格納するユーザ LOB 用 RD エリア数

y : BINARY 型の列数

skipdata 制御文で入力データ中の処理対象外とした BINARY データの列数と、実際に表に定義されている列数の合計です。

z : プラグイン提供関数の BINARY 属性のパラメタ数

skipdata 制御文で入力データ中の処理対象外としたプラグイン提供関数の BINARY データの列数と、実際に表に定義されている列数の合計です。

A : コマンドライン上で指定したファイルサイズの合計

B : コマンドライン及び制御情報ファイルに指定したファイルパス名の長さの合計

C : 次に示す条件を満たす場合は $(pd_utl_buff_size \times 1024 + 4096) \times 2$, そのほかの場合は 0

- HiRDB/パラレルサーバの場合

source 文に指定したサーバ名と表格納 RD エリアがあるバックエンドサーバ名が異なる pdload コマンド実行時, 又は-g オプションを指定した pdrorg コマンド実行時

D：行長

表を構成する全列の定義長の合計です。ただし、BLOB型や抽象データ型は8バイトとします。BINARY型はpdloadの場合は定義長、pdrorgの場合はMIN（定義長、32500）バイトとします。また、FIX表以外は $(a + 1) \times 4$ を加算します。

F： $550 \times 1024 + 1024 \times 1024 + G$

-i オプションにcを指定した場合に加算します。

G：256（32ビットモードの場合）又は512（64ビットモードの場合）

H：一括入出力用ローカルバッファの指定値×RDエリアのページ長×J + ランダムアクセス用ローカルバッファの指定値×RDエリアのページ長

-n オプションを指定した場合に加算します。RDエリアのページ長が横分割したRDエリアごとに異なる場合、最大のページ長で計算してください。

J：次に示す表から求めてください。

-n オプションの指定値	表の分割種別				
	非分割表	キーレンジ分割表	ハッシュ分割表		非リバランスハッシュ (HASH0~HASH6, HASHZ)
			リバランスハッシュ (HASHA~HASHF)	FIX ハッシュ	
div 指定あり	1	表のサーバ内横分割数	HiRDB/シングルサーバの場合：1024	表のサーバ内横分割数	表のサーバ内横分割数
div 指定なし		1	HiRDB/パラレルサーバの場合： $(\uparrow 1024 \div g \uparrow) \times$ （該当サーバ内の表格納RDエリア数）		1

K：パラメタ長

抽象データ型に格納する値を生成するコンストラクタ関数の引数の合計長です。ただし、BLOB型のパラメタは8バイトで計算します。

L：次に示す条件をすべて満たす場合は1又は2の値を加算、そのほかの場合は0

- source 文に errdata オペランドを指定
 - source 文に指定したサーバ名と表格納 RD エリアがあるバックエンドサーバ名が異なる (HiRDB/パラレルサーバの場合)
 - 表に抽象データ型の列がある又はユニークインデクスを定義している
1. errwork オペランド指定時：errwork オペランドの指定値×1024
 2. errwork オペランド省略時：pd_utl_buff_size×1024×3×t

M : UOC のメモリ所要量

UOC を使用した場合に加算します。

N : maxreclen オペランドを指定した場合に次に示す値を加算します。

入力データファイルが拡張 DAT 形式のとき :

maxreclen オペランド指定値 \times 1024

入力データファイルが DAT 形式のとき :

maxreclen オペランド指定値 \times 1024 \times 3

対象となる表が BINARY 型の列を持ち、入力データファイルがバイナリ形式のとき :

次のどちらか小さい方を加算してください。

- maxreclen オペランド指定値 \times 1024
- 変数 D (行長)

上記以外のとき :

0

P : プラグインのメモリ所要量

プラグインが提供する抽象データ型の列がある場合に加算します。プラグインのメモリ所要量については、プラグインのマニュアルを参照してください。

コンストラクタ関数の引数が BLOB 型又は BINARY 型の場合は、1 行に定義されている (全抽象データ型に格納する実際のパラメタ長 \times 2) を加算します。

Q : 出力バッファ用メモリ所要量

インデクス作成方法にインデクス一括作成モード、又はインデクス情報出力モードを指定していて、次の条件を満たす場合、2 メガバイトを加算します。

- 表分割数 \times インデクス定義数 $>$ プロセスのオープン数の上限-576

S : $(4 \times$ バッファ長 $+ 1.1) \times 1024$

バッファ長は次の値になります (値は 32 キロバイト単位に切り上げてください)。

- データベース作成ユーティリティ (pdload) の option 文の file_buff_size の指定値
- 上記の指定がない場合は 1024

T : 圧縮列がある場合は、圧縮分割サイズ \times 2 + RD エリアのページ長、圧縮列がない場合は 0

圧縮分割サイズは、全圧縮列中の最大値で計算してください。また、表を横分割した RD エリアごとにページ長が異なるときは、ページ長の最大値で計算してください。

U : 入力ファイルの行長 (単位 : バイト)

DAT 形式の場合 : maxreclen オペランドの指定値 \times 1024 (maxreclen オペランドの指定がないときは 32768)

固定長形式の場合 : 入力ファイルの行長

バイナリ形式の場合 : 0

19.2.4 データベース再編成ユーティリティ (pdrorg) 実行時のメモリ所要量

データベース再編成ユーティリティ (pdrorg) 実行時のメモリ所要量は、次に示す計算式で求めます。計算式の変数については、「[計算式で使用する変数](#)」を参照してください。

(1) HiRDB/シングルサーバの場合

条件	メモリ所要量の計算式 (単位: キロバイト)
32 ビットモードの場合	$5466 + \lceil (\alpha + \gamma) \div 1024 \rceil + 1621 + \lceil (\beta + \delta) \div 1024 \rceil$
64 ビットモードの場合	$18362 + \lceil (\alpha + \gamma) \div 1024 \rceil + 1621 + \lceil (\beta + \delta) \div 1024 \rceil$

(2) HiRDB/パラレルサーバの場合

条件			メモリ所要量の計算式 (単位: キロバイト)
32 ビットモードの場合	MGR		$1509 + \lceil \alpha \div 1024 \rceil$
	-g オプションなし	DS	$1413 + \lceil \beta \div 1024 \rceil$
		BES*1*2	$3505 + \lceil (\gamma + \delta) \div 1024 \rceil$
	-g オプションあり	アンロードデータファイルがあるサーバマシン	$1413 + \lceil (\beta + \delta) \div 1024 \rceil$
BES*2		$3505 + \lceil \gamma \div 1024 \rceil$	
64 ビットモードの場合	MGR		$4761 + \lceil \beta \div 1024 \rceil$
	-g オプションなし	DS	$16482 + \lceil \beta \div 1024 \rceil$
		BES*1*2	$12100 + \lceil (\gamma + \delta) \div 1024 \rceil$
	-g オプションあり	アンロードデータファイルがあるサーバマシン	$4566 + \lceil (\beta + \delta) \div 1024 \rceil$
BES*2		$12100 + \lceil \gamma \div 1024 \rceil$	

注※1

ディクショナリ表を再編成する場合は、計算値をディクショナリサーバがあるサーバマシンに加算してください。

注※2

1 サーバマシン内に複数のバックエンドサーバがある場合は、バックエンドサーバの数だけ繰り返し計算 (加算) してください。

(3) 計算式で使用する変数

α (単位: バイト):

$$\{2592 + A + B + (116 \times a) + (260 \times b) + (6 \times c) + (272 \times d) + (44 \times g) + (272 \times h) + (224 \times i) + (44 \times j) + (60 \times k) + (260 \times m) + (56 \times n) + (196 \times p) + (236 \times q) + (744 \times r) + (620 \times s) + (24 \times t)\} \times 2$$

β (単位: バイト):

$$\{40940 + \alpha + (C \times t) + (D \times t) + (136 \times a) + (56 \times g) + (2200 \times j) + (4 \times k) + (548 \times t)\}$$

γ (単位: バイト):

$$\{101140 + (\alpha \div 2) + C + (D \times 2) + F + H + P + Q + T + 64010 + (48 \times a) + (128 \times a) + (1949 \times b) + (120 \times c) + (154 \times g) + (336 \times i) + (216 \times j) + (32056 \times k) + (1212 \times m) + (131224 \times n) + (344 \times p) + (30 \times q) + (20 \times w)\}$$

δ (単位: バイト):

$$\{33104 + \alpha + (K \times 2) + S + 72 + (48 \times a) + (204 \times a) + (688 \times b) + (306 \times c) + (44 \times g) + (272 \times h) + (224 \times i) + (44 \times j) + (56 \times n) + (716 \times r) + (152 \times v)\}$$

注

- 変数については、「データベース作成ユーティリティ (pdload) 実行時のメモリ所要量」の「計算式で使用する変数」で説明しています。
- ディクショナリ再編成又はスキーマ単位の再編成で1回のコマンドで複数の表を処理する場合、変数 a ~ z は処理対象すべての表の合計で計算してください。

19.2.5 データベース構成変更ユーティリティ (pdmod) 実行時のメモリ所要量

データベース構成変更ユーティリティ (pdmod) 実行時のメモリ所要量は、次に示す計算式で求めます。

(1) HiRDB/シングルサーバの場合

条件	メモリ所要量の計算式 (単位: キロバイト)
32 ビットモードの場合	$\uparrow \{ 4 \times a + 56016 \times b + 53016 \times c + 2440 \times d + 1724 \times e + (94008 \times f) \div 500 + (4008 \times g) \div 1000 + 441231 + h + i + j + k \} \div 1024 \uparrow + 9.8$
64 ビットモードの場合	$\uparrow \{ 4 \times a + 56024 \times b + 53024 \times c + 3040 \times d + 1736 \times e + (100016 \times f) \div 500 + (4012 \times g) \div 1000 + 451231 + h + i + j + k \} \div 1024 \uparrow + 9.8$

a: pd_max_rdarea_no の値

b : initialize rdarea 文実行時の自 RD エリア内のインデクス数+他 RD エリアのインデクス数

c : initialize rdarea 文実行時の LOB 列の総数

d : initialize rdarea 文実行時の LOB 属性の抽象データ型の総数

e : initialize rdarea 文実行時のプラグイン列とプラグインインデクスの総数

f : initialize rdarea 文実行時の抽象データ型の総数

g : initialize rdarea 文実行時の自 RD エリア格納表の ASSIGN LIST の総数

h : $8 \times a + 30720$

alter HiRDB mode to parallel 文で HiRDB/シングルサーバから HiRDB/パラレルサーバへ移行する
場合に加算します。

i : 46744

create rdarea 文でデータディクショナリ LOB 用 RD エリアを追加する場合に加算します。

j : 88064

alter system 文でディクショナリ表の参照権限を変更する場合に加算します。

k : 54732

alter system 文でディクショナリ表の列属性 MCHAR にする場合に加算します。

(2) HiRDB/パラレルサーバの場合

条件		メモリ所要量の計算式 (単位: キロバイト)
32 ビットモード の場合	DS	$\uparrow \{$ $4 \times a + 56016 \times b + 53016 \times c + 2440 \times d + 1724 \times e$ $+ (94008 \times f) \div 500 + (4008 \times g) \div 1000 + 441231 + h + i + j$ $+ 108428 \times m$ $\} \div 1024 \uparrow$
	BES	$\uparrow (4 \times a + 253266 + k) \div 1024 \uparrow$
	FES	0.52
	MGR	9.8
64 ビットモード の場合	DS	$\uparrow \{$ $4 \times a + 56024 \times b + 53024 \times c + 3040 \times d + 1736 \times e$ $+ (100016 \times f) \div 500 + (4012 \times g) \div 1000 + 451231 + h + i + j$ $+ 108432 \times m$ $\} \div 1024 \uparrow$
	BES	$\uparrow (4 \times a + 261112 + k) \div 1024 \uparrow$
	FES	0.53

条件	メモリ所要量の計算式 (単位: キロバイト)
MGR	9.8

a : pd_max_rdarea_no の値

b : initialize rdarea 文実行時の自 RD エリア内のインデクス数 + 他 RD エリアのインデクス数

c : initialize rdarea 文実行時の LOB 列の総数

d : initialize rdarea 文実行時の LOB 属性の抽象データ型の総数

e : initialize rdarea 文実行時のプラグイン列とプラグインインデクスの総数

f : initialize rdarea 文実行時の抽象データ型の総数

g : initialize rdarea 文実行時の自 RD エリア格納表の ASSIGN LIST の総数

h : 46744

create rdarea 文でデータディクショナリ LOB 用 RD エリアを追加する場合に加算します。

i : 88064

alter system 文でディクショナリ表の参照権限を変更する場合に加算します。

j : 54732

alter system 文でディクショナリ表の列属性 MCHAR にする場合に加算します。

k : 1600

initialize rdarea 文を実行する場合に加算します。

m : move rdarea 文を実行する場合に次に示す計算式を加算します。

move rdarea 文を実行しない場合 0 になります。

↑ (192 × 移動対象 RD エリア数 + 160 × 移動対象 RD エリアの総 HiRDB ファイル数 + 8 × 移動対象 RD エリアに格納されている表の総数 + 8 × 移動対象 RD エリアに格納されているインデクスの総数 + 8 × 移動対象 RD エリアに格納されている LOB 列の総数) ÷ 102400 ↑

19.2.6 統計解析ユーティリティ (pdstedit) 実行時のメモリ所要量

統計解析ユーティリティ (pdstedit) 実行時のメモリ所要量は、次に示す計算式で求めます。

条件	メモリ所要量の計算式 (単位: キロバイト)
HiRDB/シングルサーバの場合	16384* + 1.5 × ホスト数 × HiRDB サーバ数 × UAP 数
HiRDB/パラレルサーバの場合	

注※

64 ビットモードの場合は 18640 です。

19.2.7 データベース状態解析ユティリティ (pddbst) 実行時のメモリ所要量

データベース状態解析ユティリティ (pddbst) 実行時のメモリ所要量は、次に示す計算式で求めます。

条件		メモリ所要量の計算式 (単位: キロバイト)
HiRDB/シングルサーバの場合 (32 ビットモードの場合)		RD エリア物理解析時: 4600 RD エリア論理解析時: $4400 + 1.4 \times a + \uparrow a \div 100 \uparrow \times 672$ 表単位の解析時: $4400 + 1.4 \times b + \uparrow b \div 100 \uparrow \times 672$ インデクス単位の解析時: $4400 + 1.4 \times c + \uparrow c \div 100 \uparrow \times 672$ クラスタキーの解析時: 4600
HiRDB/シングルサーバの場合 (64 ビットモードの場合)		RD エリア物理解析時: 17915 RD エリア論理解析時: $17915 + 1.4 \times a + \uparrow a \div 100 \uparrow \times 672$ 表単位の解析時: $17915 + 1.4 \times b + \uparrow b \div 100 \uparrow \times 672$ インデクス単位の解析時: $17915 + 1.4 \times c + \uparrow c \div 100 \uparrow \times 672$ クラスタキーの解析時: 17915
HiRDB/パラレルサーバの場合 (32 ビットモードの場合)	DS	RD エリア物理解析時: 750 RD エリア論理解析時: $750 + 0.1 \times a$ 表単位の解析時: $750 + 0.1 \times b$ インデクス単位の解析時: $750 + 0.1 \times c$ クラスタキーの解析時: 750
	BES	RD エリア物理解析時: 650 RD エリア論理解析時: $650 + 0.1 \times a$ 表単位の解析時: $650 + 0.1 \times b$ インデクス単位の解析時: $650 + 0.1 \times c$ クラスタキーの解析時: 650
	MGR	RD エリア物理解析時: 3900 RD エリア論理解析時: $3550 + 1.3 \times a + \uparrow a \div 100 \uparrow \times 672$ 表単位の解析時: $3550 + 1.3 \times b + \uparrow b \div 100 \uparrow \times 672$ インデクス単位の解析時: $3550 + 1.3 \times c + \uparrow c \div 100 \uparrow \times 672$ クラスタキーの解析時: 3900
HiRDB/パラレルサーバの場合 (64 ビットモードの場合)	DS	RD エリア物理解析時: 16312 RD エリア論理解析時: $16312 + 0.1 \times a$ 表単位の解析時: $16312 + 0.1 \times b$ インデクス単位の解析時: $16312 + 0.1 \times c$ クラスタキーの解析時: 16312
	BES	RD エリア物理解析時: 11812 RD エリア論理解析時: $11812 + 0.1 \times a$ 表単位の解析時: $11812 + 0.1 \times b$ インデクス単位の解析時: $11812 + 0.1 \times c$ クラスタキーの解析時: 11812
	MGR	RD エリア物理解析時: 4601

条件	メモリ所要量の計算式 (単位: キロバイト)
	RD エリア論理解析時: $4601 + 1.3 \times a + \uparrow a \div 100 \uparrow \times 672$ 表単位の解析時: $4601 + 1.3 \times b + \uparrow b \div 100 \uparrow \times 672$ インデクス単位の解析時: $4601 + 1.3 \times c + \uparrow c \div 100 \uparrow \times 672$ クラスタキーの解析時: 4601

a : RD エリア格納表数 + RD エリア格納インデクス数

b : 表格納 RD エリア数

c : インデクス格納 RD エリア数

19.2.8 最適化情報収集ユーティリティ (pdgetcst) 実行時のメモリ所要量

最適化情報収集ユーティリティ (pdgetcst) 実行時のメモリ所要量は、次に示す計算式で求めます。

条件	メモリ所要量の計算式 (単位: キロバイト)
HiRDB/シングルサーバの場合	$6060 + 0.1 \times \text{表格納 RD エリア数} + 0.07 \times \text{インデクス格納 RD エリア数} + 1.0 \times \text{インデクス数} + 0.04 \times \text{スキーマ内表数} + 1.0 \times \text{サーバ数} + 11 \times \text{列数}$
HiRDB/パラレルサーバの場合	BES $1813 + 0.06 \times \text{表格納 RD エリア数} + 0.05 \times \text{インデクス格納 RD エリア数} + 0.03 \times \text{インデクス数}$
	MGR $3336 + 0.1 \times \text{表格納 RD エリア数} + 0.07 \times \text{インデクス格納 RD エリア数} + 1.0 \times \text{インデクス数} + 0.04 \times \text{スキーマ内表数} + 1.0 \times \text{サーバ数} + 11 \times \text{列数}$
	DS 16402

注

上記のほかに次の SQL が使用するメモリ所要量を加算します。

```
SELECT 内部情報※, インデクス第一構成列名 FROM 認可識別子. 表識別子
ORDER BY インデクス第一構成列名 WITHOUT LOCK NOWAIT;
SELECT FLOAT (COUNT(*)) FROM 認可識別子. 表識別子 WITHOUT LOCK NOWAIT;
SELECT FLOAT (COUNT(インデクス第一構成列名))
FROM 認可識別子. 表識別子 WITHOUT LOCK NOWAIT;
ALTER TABLE 認可識別子. 表識別子 CHANGE LOCK ROW;
```

注※

内部情報は 12 バイトです。したがって、インデクス第一構成列のほかに 12 バイトの文字列 (CHAR(12)) を検索する SQL を発行したものと見積もってください。

SQL が使用するメモリ所要量については、次の箇所を参照してください。

- HiRDB/シングルサーバの場合
 - 「SQL 実行時に必要なメモリ所要量の計算式」
 - 「SQL 前処理時に必要なメモリ所要量の計算式」

- HiRDB/パラレルサーバの場合
「SQL 実行時に必要なメモリ所要量の計算式」
「SQL 前処理時に必要なメモリ所要量の計算式」

19.2.9 データベース複写ユティリティ (pdcopy) 実行時のメモリ所要量

データベース複写ユティリティ (pdcopy) 実行時のメモリ所要量は、次に示す計算式で求めます。

(1) HiRDB/シングルサーバの場合

条件	メモリ所要量の計算式 (単位：キロバイト)
シングルサーバ	$88 + \text{バックアップファイル数} \times 2 \times \text{MAX}(32, \text{pd_utl_buff_size の値})$ $+ \text{バックアップファイル数} \times \{(\text{バックアップ対象 RD エリア数} + 9) \div 10\} \times 6$ $+ \{(全バックアップ対象 RD エリア構成ファイル数 + 25) \div 16\} \times 8 + 100$ $+ 49 + \text{バックアップファイル数} \times 2 \times \text{MAX}(32, \text{pd_utl_buff_size の値}) + 64$ $+ \text{バックアップファイル数} \times \{(\text{バックアップ対象 RD エリア数} + 9) \div 10\} \times 6$ $+ \{(全バックアップ対象 RD エリア構成ファイル数 + 25) \div 16\} \times 8 + 100$ ●バックアップファイルがこのサーバマシンにある場合に加算 $+ 63 + \text{バックアップファイル数} \times (2 \times \text{MAX}(32, \text{pd_utl_buff_size の値}) \times 2$ $+ \text{バックアップファイル数} \times \{(\text{バックアップ対象 RD エリア数} + 9) \div 10\} \times 6$ $+ \{(全バックアップ対象 RD エリア構成ファイル数 + 25) \div 16\} \times 8 + 100 + 1024$ ●差分バックアップを取得する場合に加算 $+ 32 \times 2 + \uparrow (512 + 128 \times \text{バックアップ対象 RD エリア数}) \div 32768 \uparrow \times 32$ $+ \uparrow (256 + 128 \times \text{バックアップ対象 RD エリア数} + a + 8 \times b) \div 32768 \uparrow \times 32 \times 2$

a : -b オプションに指定するバックアップファイルの名称長 (バイト)

複数のバックアップファイルを指定する場合は、合計の名称長になります。

b : -b オプションに指定するバックアップファイルの数

(2) HiRDB/パラレルサーバの場合

条件	メモリ所要量の計算式 (単位：キロバイト)
MGR	$88 + \text{バックアップファイル数} \times 2 \times \text{MAX}(32, \text{pd_utl_buff_size の値})$ $+ \text{バックアップファイル数} \times \{(\text{バックアップ対象 RD エリア数} + 9) \div 10\} \times 6$ $+ \{(全バックアップ対象 RD エリア構成ファイル数 + 25) \div 16\} \times 8 + 100$ ●差分バックアップを取得する場合に加算 $+ 32 \times 2 + \uparrow (512 + 128 \times \text{バックアップ対象 RD エリア数}) \div 32768 \uparrow \times 32$ $+ \uparrow (256 + 128 \times \text{バックアップ対象 RD エリア数} + a + 8 \times b) \div 32768 \uparrow \times 32 \times 2$
DS	$49 + \text{バックアップファイル数} \times 2 \times \text{MAX}(32, \text{pd_utl_buff_size の値}) + 64$
BES	$+ \text{バックアップファイル数} \times \{(\text{バックアップ対象 RD エリア数} + 9) \div 10\} \times 6$

条件	メモリ所要量の計算式 (単位：キロバイト)
	+ {(全バックアップ対象 RD エリア構成ファイル数+ 25) ÷ 16} × 8 + 100
バックアップファイルがあるサーバマシン	63 + バックアップファイル数 × 2 × MAX (32, pd_utl_buff_size の値) × (バックアップ対象サーバ数 + 1) + バックアップファイル数 × {(バックアップ対象 RD エリア数 + 9) ÷ 10} × 6 + {(全バックアップ対象 RD エリア構成ファイル数 + 25) ÷ 16} × 8 + 100 + 1024

a : -b オプションに指定するバックアップファイルの名称長 (バイト)
複数のバックアップファイルを指定する場合は、合計の名称長になります。

b : -b オプションに指定するバックアップファイルの数

19.2.10 データベース回復ユーティリティ (pdrstr) 実行時のメモリ所要量

データベース回復ユーティリティ (pdrstr) 実行時のメモリ所要量は、次に示す計算式で求めます。

(1) HiRDB/シングルサーバの場合

条件	メモリ所要量の計算式 (単位：キロバイト)
シングルサーバ	65 + {(回復対象 RD エリア数 + 9) ÷ 10} × 6 + {(回復対象 RD エリアの構成ファイル数 + 25) ÷ 16} × 8 + 50 + 98 + 2 × MAX (32, pd_utl_buff_size の値) + {(回復対象 RD エリア数 + 9) ÷ 10} × 6 + c + {(回復対象 RD エリアの構成ファイル数 + 25) ÷ 16} × 8 + 100 + {(回復対象 RD エリア数 + 99) ÷ 100} × 5 ●バックアップファイルがこのサーバマシンにある場合に加算 + 100 + 2 × MAX (32, pd_utl_buff_size の値) + {(回復対象 RD エリア数 + 9) ÷ 10} × 6 + {(回復対象 RD エリアの構成ファイル数 + 25) ÷ 16} × 8 + 100 + 1024 ●アンロードログファイル, 又はシステムログファイルを入力する場合に加算 + 57 + 2 × MAX (32, pd_utl_buff_size の値) + {(回復対象 RD エリア数 + 9) ÷ 10} × 6 + 64 + {(回復対象 RD エリアの構成ファイル数 + 25) ÷ 16} × 8 + 100 + d + 0.6 × 回復対象 RD エリア数 + ソート用ワークバッファサイズ (-y オプションの値) ●差分バックアップを使用した回復をする場合に加算 + 32 × 2 + ↑ (512 + 128 × バックアップ対象 RD エリア数) ÷ 32768 ↑ × 32 + ↑ (256 + 128 × バックアップ対象 RD エリア数 + a + 8 × b) ÷ 32768 ↑ × 32 + ↑ (32 × 差分バックアップの継続回数) ÷ 1024 ↑

a : -b オプションに指定するバックアップファイルの名称長 (バイト)
複数のバックアップファイルを指定する場合は、合計の名称長になります。

b : -b オプションに指定するバックアップファイルの数

c : 書き込みバッファサイズを指定している場合は MAX (64, 書き込みバッファサイズ), 指定していない場合は 60

書き込みバッファサイズは-Y オプションの指定値になります。

d :

- 32 ビットモードの場合 :

$$\begin{aligned} & 640 + 8 \times \uparrow \text{最大同時実行トランザクション数} \div 100 \uparrow \\ & + 5 \times \uparrow \text{回復対象 RD エリア数} \div 100 \uparrow \\ & + \text{回復対象 RD エリアの最大ページサイズ} \times 54 \\ & + 9 \times \text{ロールバック対象トランザクション数} \\ & + 0.02 \times \text{回復対象 RD エリアの構成ファイル数} \\ & + \uparrow (304 + 36 + 4 \times (\text{回復対象 RD エリア数} - 1) \\ & \quad + 352 + 304 \times (\text{回復対象 RD エリア数} - 1) \\ & \quad + 96 + 4 \times (\text{回復対象 RD エリア数} - 1) \\ & \quad + 384 + 320 \times (\text{回復対象 RD エリア数} - 1) + 16) \div 1024 \uparrow \end{aligned}$$

- 64 ビットモードの場合 :

$$\begin{aligned} & 640 + 11 \times \uparrow \text{最大同時実行トランザクション数} \div 100 \uparrow \\ & + 6 \times \uparrow \text{回復対象 RD エリア数} \div 100 \uparrow \\ & + \text{回復対象 RD エリアの最大ページサイズ} \times 54 \\ & + 9 \times \text{ロールバック対象トランザクション数} \\ & + 0.03 \times \text{回復対象 RD エリアの構成ファイル数} \\ & + \uparrow (304 + 40 + 8 \times (\text{回復対象 RD エリア数} - 1) \\ & \quad + 400 + 336 \times (\text{回復対象 RD エリア数} - 1) \\ & \quad + 168 + 8 \times (\text{回復対象 RD エリア数} - 1) \\ & \quad + 408 + 336 \times (\text{回復対象 RD エリア数} - 1) + 16) \div 1024 \uparrow \end{aligned}$$

(2) HiRDB/パラレルサーバの場合

条件	メモリ所要量の計算式 (単位: キロバイト)
MGR	$\begin{aligned} & 65 + \{(\text{回復対象 RD エリア数} + 9) \div 10\} \times 6 \\ & + \{(\text{回復対象 RD エリアの構成ファイル数} + 25) \div 16\} \times 8 + 50 \\ & \bullet \text{差分バックアップを使用した回復をする場合に加算} \\ & + 32 \times 2 + \uparrow (512 + 128 \times \text{バックアップ対象 RD エリア数}) \div 32768 \uparrow \times 32 \\ & + \uparrow (256 + 128 \times \text{バックアップ対象 RD エリア数} + a + 8 \times b) \div 32768 \uparrow \times 32 \\ & + \uparrow (32 \times \text{差分バックアップの継続回数}) \div 1024 \uparrow \end{aligned}$
DS	$\begin{aligned} & 35 + 2 \times \text{MAX} (32, \text{pd_utl_buff_size の値}) + 100 \\ & + 98 + 2 \times \text{MAX} (32, \text{pd_utl_buff_size の値}) \end{aligned}$

条件	メモリ所要量の計算式 (単位：キロバイト)
	$+ \{(\text{回復対象 RD エリア数} + 9) \div 10\} \times 6 + c$ $+ \{(\text{回復対象 RD エリアの構成ファイル数} + 25) \div 16\} \times 8 + 100$ $+ \{(\text{回復対象 RD エリア数} + 99) \div 100\} \times 5$ <p>●アンロードログファイル, 又はシステムログファイルを入力する場合に加算</p> $+ 57 + 2 \times \text{MAX}(32, \text{pd_utl_buff_size の値})$ $+ \{(\text{回復対象 RD エリア数} + 9) \div 10\} \times 6 + 64$ $+ \{(\text{回復対象 RD エリアの構成ファイル数} + 25) \div 16\} \times 8 + 100 + d$ $+ 0.6 \times \text{回復対象 RD エリア数} + \text{ソート用ワークバッファサイズ} (-y オプションの値)$
BES	$98 + 2 \times \text{MAX}(32, \text{pd_utl_buff_size の値})$ $+ \{(\text{回復対象 RD エリア数} + 9) \div 10\} \times 6 + c$ $+ \{(\text{回復対象 RD エリアの構成ファイル数} + 25) \div 16\} \times 8 + 100$ $+ \{(\text{回復対象 RD エリア数} + 99) \div 100\} \times 5$ <p>●アンロードログファイル, 又はシステムログファイルを入力する場合に加算</p> $+ 57 + 2 \times \text{MAX}(32, \text{pd_utl_buff_size の値})$ $+ \{(\text{回復対象 RD エリア数} + 9) \div 10\} \times 6 + 64$ $+ \{(\text{回復対象 RD エリアの構成ファイル数} + 25) \div 16\} \times 8 + 100 + d$ $+ 0.6 \times \text{回復対象 RD エリア数} + \text{ソート用ワークバッファサイズ} (-y オプションの値)$
バックアップ ファイルがある サーバマシン	$100 + 2 \times \text{MAX}(32, \text{pd_utl_buff_size}) \times \text{回復対象サーバ数}$ $+ \{(\text{回復対象 RD エリア数} + 9) \div 10\} \times 6$ $+ \{(\text{回復対象 RD エリア構成ファイル数} + 25) \div 16\} \times 8 + 100 + 1024$

a : -b オプションに指定するバックアップファイルの名称長 (バイト)

複数のバックアップファイルを指定する場合は、合計の名称長になります。

b : -b オプションに指定するバックアップファイルの数

c : 書き込みバッファサイズを指定している場合は MAX (64, 書き込みバッファサイズ), 指定していない場合は 60

書き込みバッファサイズは -Y オプションの指定値になります。

d :

- 32 ビットモードの場合 :

$640 + 8 \times \uparrow \text{最大同時実行トランザクション数} \div 100 \uparrow$

$+ 5 \times \uparrow \text{回復対象 RD エリア数} \div 100 \uparrow$

$+ \text{回復対象 RD エリアの最大ページサイズ} \times 54$

$+ 9 \times \text{ロールバック対象トランザクション数}$

$+ 0.02 \times \text{回復対象 RD エリアの構成ファイル数}$

$+ \uparrow (304 + 36 + 4 \times (\text{回復対象 RD エリア数} - 1))$

$+ 352 + 304 \times (\text{回復対象 RD エリア数} - 1)$

$+ 96 + 4 \times (\text{回復対象 RD エリア数} - 1)$

$$+ 384 + 320 \times (\text{回復対象 RD エリア数} - 1) \\ + 16 + 32 \times \text{回復対象 RD エリア数} \div 1024 \uparrow$$

- 64 ビットモードの場合：

$$640 + 11 \times \uparrow \text{最大同時実行トランザクション数} \div 100 \uparrow \\ + 6 \times \uparrow \text{回復対象 RD エリア数} \div 100 \uparrow \\ + \text{回復対象 RD エリアの最大ページサイズ} \times 54 \\ + 9 \times \text{ロールバック対象トランザクション数} \\ + 0.03 \times \text{回復対象 RD エリアの構成ファイル数} \\ + \uparrow (304 + 40 + 8 \times (\text{回復対象 RD エリア数} - 1) \\ + 400 + 336 \times (\text{回復対象 RD エリア数} - 1) \\ + 168 + 8 \times (\text{回復対象 RD エリア数} - 1) \\ + 408 + 336 \times (\text{回復対象 RD エリア数} - 1) \\ + 16 + 48 \times \text{回復対象 RD エリア数}) \div 1024 \uparrow$$

19.2.11 ディクショナリ搬出入ユーティリティ (pdexp) 実行時のメモリ所要量

ディクショナリ搬出入ユーティリティ (pdexp) 実行時のメモリ所要量は、次に示す計算式で求めます。

(1) HiRDB/シングルサーバの場合

条件		メモリ所要量の計算式 (単位：キロバイト)
32 ビットモード	SDS	$1307 + 6.7 \times \uparrow \text{CTL} \div 100 \uparrow + 0.07 \times \text{CTL}$
	搬出ファイルのあるホスト	$4499 + 0.07 \times \text{CTL} + 0.11 \times \text{CHK} + 1.5 \times \text{FKY} + \text{CSZ} + 0.5 \times \text{CMN} + 0.01 \times (\text{CHK} + \text{FKY} + \text{CMN} + \text{DIV} + 10) + 0.6 \times \text{DIV} + \text{DEF} + 0.06 \times \text{LOB} + 0.2 \times \text{TBL} + \text{SQL} + 8791$
64 ビットモード	SDS	$1494 + 6.7 \times \uparrow \text{CTL} \div 100 \uparrow + 0.07 \times \text{CTL}$
	搬出ファイルのあるホスト	$4582 + 0.07 \times \text{CTL} + 0.11 \times \text{CHK} + 1.5 \times \text{FKY} + \text{CSZ} + 0.5 \times \text{CMN} + 0.01 \times (\text{CHK} + \text{FKY} + \text{CMN} + \text{DIV} + 10) + 0.6 \times \text{DIV} + \text{DEF} + 0.06 \times \text{LOB} + 0.2 \times \text{TBL} + \text{SQL} + 8791$

(2) HiRDB/パラレルサーバの場合

条件		メモリ所要量の計算式 (単位：キロバイト)
32 ビットモード	MGR	$1714 + 6.7 \times \uparrow \text{CTL} \div 100 \uparrow + 0.07 \times \text{CTL}$
	搬出ファイルのあるホスト	$4907 + 0.07 \times \text{CTL} + 0.11 \times \text{CHK} + 1.5 \times \text{FKY} + \text{CSZ} + 0.5 \times \text{CMN} + 0.01 \times (\text{CHK} + \text{FKY} + \text{CMN} + \text{DIV} + 10) + 0.6 \times \text{DIV} + \text{DEF} + 0.06 \times \text{LOB} + 0.2 \times \text{TBL} + \text{SQL} + 8791$

条件		メモリ所要量の計算式 (単位：キロバイト)
64 ビットモード	MGR	$2016 + 6.7 \times \uparrow \text{CTL} \div 100 \uparrow + 0.07 \times \text{CTL}$
	搬出ファイルのあるホスト	$5293 + 0.07 \times \text{CTL} + 0.11 \times \text{CHK} + 1.5 \times \text{FKY} + \text{CSZ} + 0.5 \times \text{CMN} + 0.01 \times (\text{CHK} + \text{FKY} + \text{CMN} + \text{DIV} + 10) + 0.6 \times \text{DIV} + \text{DEF} + 0.06 \times \text{LOB} + 0.2 \times \text{TBL} + \text{SQL} + 8791$

(3) 計算式で使用する変数

CMN：列数

CHK：検査制約数

CSZ：検査制約の検索条件の合計サイズ (SQL_TABLES 表の CHK_SOURCE_LEN の値) (単位：バイト)

CTL：制御文ファイルに指定された制御数

DEF：DEFAULT 句の最大定義長 (単位：バイト)

DIV：分割条件数

FKY：外部キーの数

LOB：LOB 格納用 RD エリア数

SQL：次の SQL 文が使用するメモリ所要量

- 表の搬出入の場合：CREATE TABLE 文
- プロシジャの搬出入の場合：CREATE PROCEDURE 文
- トリガの搬出入の場合：CREATE TRIGGER 文

これらのメモリ所要量については、「SQL 実行時に必要なメモリ所要量の計算式」、及び「SQL 前処理時に必要なメモリ所要量の計算式」を参照してください。

TBL：実際に搬出入する表，プロシジャ，トリガ数 (プロシジャ，トリガの場合は CTL と同じ)

19.2.12 アクセスパス表示ユーティリティ (pdvwopt) 実行時のメモリ所要量

アクセスパス表示ユーティリティ (pdvwopt) 実行時のメモリ所要量は、次に示す計算式で求めます。

条件		メモリ所要量の計算式 (単位：キロバイト)
HiRDB/シングルサーバの場合		a
HiRDB/パラレルサーバの場合	FES	$\sum_{i=1} b_i \times 0.7 + 200$

a：SQL 中の問合せ数

b_i : 問合せ中の表数

19.2.13 リバランスユティリティ (pdrbal) 実行時のメモリ所要量

リバランスユティリティ (pdrbal) 実行時のメモリ所要量は、次に示す計算式で求めます。

(1) HiRDB/シングルサーバの場合

メモリ所要量の計算式 (単位: キロバイト)

$8756^{*3} + 536 + 0.02 \times \text{列数} + 0.2 \times \text{移動先 RD エリア数}$
 $+ 1.7 \times \text{移動元 RD エリア数} + 0.26 \times \text{移動先 RD エリア数} \times \text{インデクス数}$
 $+ (0.09 + \uparrow \text{平均 index 文ファイル長} \div 1024 \uparrow) \times \text{index 文数}$
 $+ (0.02 + \uparrow \text{平均ディレクトリ長} \div 1024 \uparrow) \times (\text{idxwork 文数} + \text{sort 文数})$
 $+ \uparrow (\text{制御情報ファイル長} + \text{実行結果ファイル長}) \div 1024 \uparrow$
 $+ 0.05 \times \text{列数} + 0.05 \times \text{RD エリア数} + 0.15 \times \text{インデクス数}$
 $+ 0.05 \times \text{インデクス格納 RD エリア数}$
 $+ 550 \times 1024 + \text{ソートワークサイズ}^{*1}$

●-n オプションを指定した場合
 $+ \text{RD エリアのページ長}^{*2} \times \text{一括入出力バッファ面数} \times y$

●対象表に LOB 列がある場合
 $+ 64 + 0.01 \times \text{LOB 列数} + 0.18 \times \text{移動先 RD エリア数}$
 $+ 0.09 \times \text{移動元 RD エリア数} + 0.08 \times \text{LOB 格納 RD エリア数}$

●対象表に BINARY 列がある場合
 $+ 33 \times (\text{BINARY 列数} \times \text{移動先 RD エリア数} \times \text{移動元 RD エリア数})$
 $+ \text{BINARY 列の場合に使用するバッファ長}^{*5}$

●対象表にプラグインが提供する抽象データ型がある場合
 $+ 40 + (0.27 + 2 \times \text{抽象データ型長}) \times \text{抽象データ型の列数}$
 $+ 0.3 \times \text{unld_func 指定数}$
 $+ (128 + 0.11 \times \text{LOB 属性数} + 0.1 \times \text{unld_func 指定関数数}$
 $+ 0.07 \times \text{抽象データ型属性数}) \times \text{抽象データ型の列数}$
 $+ (33 \times \text{BINARY 属性数} \times \text{移動先 RD エリア数} \times \text{移動元 RD エリア数}) \times 2$
 $+ 0.01 \times \text{プラグインインデクス数} + 0.19 \times \text{unld_func 文数}$
 $+ (\uparrow \text{平均 unld_func 文長} \div 1024 \uparrow \times \text{unld_func 文数})$
 $+ (\uparrow \text{平均 reld_func 文長} \div 1024 \uparrow \times \text{reld_func 文数})$
 $+ \text{抽象データ型列数} \times 1 + (\text{LOB 属性数} \times 0.05) \times \text{RD エリア数}$
 $+ \text{データ型プラグイン数} \times 10 + \text{プラグインインデクス数} \times 10$
 $+ \text{プラグインのメモリ所要量}$

●インデクス作成方法に、インデクス一括作成モード又はインデクス情報出力モードを指定していて、次の条件を満たす場合
・表分割数 \times インデクス定義数 $>$ プロセスのオープン数の上限-576
 $+ 2048$

●圧縮列がある場合
 $+ \text{圧縮分割サイズ}^{*4} \times z + \text{RD エリアのページ長}^{*2}$

y : 次に示すどちらかの値を代入してください。

- FIX ハッシュ分割表にリバランス機能を使用した場合
($\uparrow 1024 \div$ 表全体の格納 RD エリア数 \uparrow) \times 該当サーバ内の表格納 RD エリア数
- そのほかの場合
1

z : 次に示すどちらかの値を代入してください。

- 占有モード (-k exclusive) の場合 : 2
- 共有モード (-k share) の場合 : 1

注※1

インデクスの一括作成時 (-i c 又は省略) に加算します。

注※2

表を横分割した RD エリアごとにページ長が異なる場合は、ページ長の最大値で計算してください。

注※3

64 ビットモードの場合は 14272 です。

注※4

圧縮分割サイズは、全圧縮列中の最大値で計算してください。

注※5

BINARY 列の場合に使用するバッファ長は、次の値を使用してください。

- 占有モードの場合
0
- 共有モードの場合
n
 Σ (定義長 i)
i=1
n : BINARY 列数

(2) HiRDB/パラレルサーバの場合

条件	メモリ所要量の計算式 (単位: キロバイト)
MGR	$1498^{*3} + 2 + 0.05 \times \text{列数} + 0.05 \times \text{RD エリア数} + 0.15 \times \text{インデクス数}$ $+ 0.05 \times \text{インデクス格納 RD エリア数}$ $+ (0.09 + \uparrow \text{平均 index 文ファイル長} \div 1024 \uparrow) \times \text{index 文数}$ $+ (0.02 + \uparrow \text{平均ディレクトリ長} \div 1024 \uparrow) \times (\text{idxwork 文数} + \text{sort 文数})$ $+ \uparrow (\text{制御情報ファイル長} + \text{実行結果ファイル長}) \div 1024 \uparrow$ ●対象表に LOB 列がある場合 $+ 0.08 \times \text{LOB 格納 RD エリア数}$

条件	メモリ所要量の計算式 (単位：キロバイト)
	<p>●対象表にプラグインが提供する抽象データ型がある場合</p> $+ 0.19 \times \text{unld_func 文数}$ $+ (\uparrow \text{平均 unld_func 文長} \div 1024 \uparrow \times \text{unld_func 文数})$ $+ (\uparrow \text{平均 reld_func 文長} \div 1024 \uparrow \times \text{reld_func 文数})$
DS	$1455^{*4} + 32 + 0.33 \times \text{移動先 BES 数} + 0.3 \times \text{移動元 BES 数}$ $+ 0.2 \times \text{移動先 RD エリア数} + 0.22 \times \text{移動元 RD エリア数} + 0.34 \times \text{FES 数}$ $+ (0.09 + \uparrow \text{平均 index 文ファイル長} \div 1024 \uparrow) \times \text{index 文数}$ $+ (0.02 + \uparrow \text{平均ディレクトリ長} \div 1024 \uparrow) \times (\text{idxwork 文数} + \text{sort 文数}) + 0.05 \times \text{列数} + 0.05 \times \text{RD エリア数} + 0.15 \times \text{インデクス数}$ $+ 0.05 \times \text{インデクス格納 RD エリア数}$ <p>●対象表に LOB 列がある場合</p> $+ 0.08 \times \text{LOB 格納 RD エリア数}$ <p>●対象表に BINARY 列がある場合</p> $+ 33 \times (\text{BINARY 列数} \times \text{移動先 RD エリア数} \times \text{移動元 RD エリア数})$ <p>●対象表にプラグインが提供する抽象データ型がある場合</p> $+ 0.01 \times \text{移動先 BES 数} + 0.19 \times \text{unld_func 文数}$ $+ (\uparrow \text{平均 unld_func 文長} \div 1024 \uparrow \times \text{unld_func 文数})$ $+ (\uparrow \text{平均 reld_func 文長} \div 1024 \uparrow \times \text{reld_func 文数})$ $+ \text{抽象データ型列数} \times 1 + (\text{LOB 属性数} \times 0.05) \times \text{RD エリア数}$ $+ \text{データ型プラグイン数} \times 10 + \text{プラグインインデクス数} \times 10$
BES	$6601^{*5} + 50 + (517 + 0.01 \times \text{列数}) \times \text{移動先 BES 数}$ $+ (33 + 0.01 \times \text{列数}) \times \text{移動元 BES 数} + 0.2 \times \text{移動先 RD エリア数}$ $+ 1.7 \times \text{移動元 RD エリア数} + 0.01 \times \text{列数}$ $+ 0.26 \times \text{移動先 RD エリア数} \times \text{インデクス数}$ $+ (0.09 + \uparrow \text{平均 index 文ファイル長} \div 1024 \uparrow) \times \text{index 文数}$ $+ (0.02 + \uparrow \text{平均ディレクトリ長} \div 1024 \uparrow) \times (\text{idxwork 文数} + \text{sort 文数})$ $+ 0.05 \times \text{列数} + 0.05 \times \text{RD エリア数} + 0.15 \times \text{インデクス数}$ $+ 0.05 \times \text{インデクス格納 RD エリア数}$ $+ 550 \times 1024 + \text{ソートワークサイズ}^{*1}$ <p>●-n オプションを指定した場合</p> $+ \text{RD エリアのページ長}^{*2} \times \text{一括入出力バッファ面数} \times y$ <p>●対象表に LOB 列がある場合</p> $+ 32 + 0.01 \times \text{LOB 列数} + (32 + 0.01 \times \text{LOB 列数}) \times \text{移動先 BES 数}$ $+ 0.18 \times \text{移動先 RD エリア数} + 0.1 \times \text{移動元 RD エリア数}$ $+ 0.08 \times \text{LOB 格納 RD エリア数}$ <p>●対象表に BINARY 列がある場合</p> $+ 33 \times (\text{BINARY 列数} \times \text{移動先 RD エリア数} \times \text{移動元 RD エリア数})$ $+ \text{BINARY 列の場合に使用するバッファ長}^{*7}$ <p>●対象表にプラグインが提供する抽象データ型がある場合</p> $+ 40 + (0.27 + 2 \times \text{抽象データ型長}) \times \text{抽象データ型の列数}$ $+ 0.3 \times \text{unld_func 指定数}$ $+ \{(64 + 0.05 \times \text{LOB 属性数}) \times \text{抽象データ型列数}\} \times \text{移動先 BES 数}$

条件	メモリ所要量の計算式 (単位：キロバイト)
	+ {(64 + 0.01×unld_func 指定関数数 + 0.07×抽象データ型属性数 + 0.05×LOB 属性数) × 抽象データ型列数} × 移動元 BES 数 + (33×BINARY 属性数×移動先 RD エリア数×移動元 RD エリア数) × 2 + 0.01×プラグインインデクス数 + 0.19×unld_func 文数 + (↑平均 unld_func 文長÷1024↑×unld_func 文数) + (↑平均 reld_func 文長÷1024↑×reld_func 文数) + 抽象データ型列数×1 + (LOB 属性数×0.05) × RD エリア数 + データ型プラグイン数×10 + プラグインインデクス数×10 + プラグインのメモリ所要量 ●インデクス作成方法に、インデクス一括作成モード又はインデクス情報出力モードを指定していて、次の条件を満たす場合 ・表分割数×インデクス定義数>プロセスのオープン数の上限-576 + 2048 ●圧縮列がある場合 + 圧縮分割サイズ ^{※6} × z + RD エリアのページ長 ^{※2}

y：次に示すどちらかの値を代入してください。

- FIX ハッシュ分割表にリバランス機能を使用した場合
(↑1024÷表全体の格納 RD エリア数↑) × 該当サーバ内の表格納 RD エリア数
- そのほかの場合
1

z：次に示すどちらかの値を代入してください。

- 占有モード (-k exclusive) の場合：2
- 共有モード (-k share) の場合：1

注※1

インデクスの一括作成時 (-i c 又は省略) に加算します。

注※2

表を横分割した RD エリアごとにページ長が異なる場合は、ページ長の最大値で計算してください。

注※3

64 ビットモードの場合は 4660 です。

注※4

64 ビットモードの場合は 15830 です。

注※5

64 ビットモードの場合は 11804 です。

注※6

圧縮分割サイズは、全圧縮列中の最大値で計算してください。

注※7

BINARY 列の場合に使用するバッファ長は、次の値を使用してください。

- 占有モードの場合

m

(Σ (定義長 i)

i=1

n

+ Σ (定義長 i×9)) × 移動先 BES 数

i=1

m : 圧縮指定を指定していない BINARY 列の数

n : 圧縮指定を指定している BINARY 列の数

- 共用モードの場合

n

Σ (定義長 i) × 移動先 BES 数

i=1

n : BINARY 列数

19.2.14 空きページ解放ユティリティ (pdreclaim) 及びグローバルバッファ常駐化ユティリティ (pdpgbfon) 実行時のメモリ所要量

空きページ解放ユティリティ (pdreclaim) 及びグローバルバッファ常駐化ユティリティ (pdpgbfon) 実行時のメモリ所要量は、次に示す計算式で求めます。

条件	メモリ所要量の計算式 (単位：キロバイト)	
HiRDB/シングルサーバの場合 (32 ビットモードの場合)	800 + W	
HiRDB/シングルサーバの場合 (64 ビットモードの場合)	1897 + W	
HiRDB/パラレルサーバの場合 (32 ビットモードの場合)	システムマネージャ	800 + X
	-s オプションで指定したサーバ※1	Y
	バックエンドサーバ※2	Z
HiRDB/パラレルサーバの場合 (64 ビットモードの場合)	システムマネージャ	1953 + X
	-s オプションで指定したサーバ※1	Y
	バックエンドサーバ※2	Z

注※1

-s オプション省略時は、処理対象表格納 RD エリアを 1 個目に定義したサーバです。

注※2

バックエンドサーバが複数ある場合は、バックエンドサーバ数だけメモリ所要量を加算します。

W：データベース再編成ユーティリティ (pdrorg) 実行時のシングルサーバのメモリ所要量

X：データベース再編成ユーティリティ (pdrorg) 実行時の MGR のメモリ所要量

Y：データベース再編成ユーティリティ (pdrorg) 実行時の DS のメモリ所要量

Z：データベース再編成ユーティリティ (pdrorg) 実行時の BES のメモリ所要量

データベース再編成ユーティリティ (pdrorg) 実行時のメモリ所要量については、「データベース再編成ユーティリティ (pdrorg) 実行時のメモリ所要量」を参照してください。

19.2.15 整合性チェックユーティリティ (pdconstck) 実行時のメモリ所要量

整合性チェックユーティリティ (pdconstck) 実行時のメモリ所要量は、次に示す計算式で求めます。

条件		メモリ所要量の計算式 (単位：キロバイト)	
HiRDB/シングルサーバの場合	32 ビットモードの場合	$11664 + \alpha$	
	64 ビットモードの場合	$22696 + \alpha$	
HiRDB/パラレルサーバの場合	32 ビットモードの場合	MGR	$7577 + \alpha$
		DS	$5772 + \beta$
	64 ビットモードの場合	MGR	$9240 + \alpha$
		DS	$12776 + \beta$

α ：次に示す計算式から求められる値

2175

+ 0.14×列数

+ 0.09×表格納 RD エリア数

+ 0.23×インデクス数

+ 0.09×インデクス格納 RD エリア数

+ 0.09×LOB 列格納 RD エリア数

外部キー数

+ $\sum_{r=1} (42 + 0.47 \times \text{外部キー構成列数 } r)$

r=1

検査制約数

+ $\sum_{c=1} (5 + 0.29 \times \text{探索条件中の列数 } c + 0.85$

$c=1$

$\times \text{探索条件中の AND 及び OR の数 } c + \text{探索条件長 } c)$

β : 次に示す計算式から求められる値

0.2

+ 0.02 \times 表格納 RD エリア数

+ 0.02 \times インデクス格納 RD エリア数

+ 0.02 \times LOB 列格納 RD エリア数

19.2.16 パラレルローディング (pdparaload) 実行時のメモリ所要量

パラレルローディング (pdparaload) 実行時のメモリ所要量は、次に示す計算式で求めます。

パラレルローディング実行時のメモリ所要量 (単位: キロバイト)

$$= 1000 + \text{pdparaload制御文ファイルの容量} + 10 + 10 + R$$
$$+ \sum_{i=1}^R (\text{RDエリア単位のデータロード実行に必要なメモリ容量 } i)$$

R: 表を構成する RD エリア数

注

pdparaload コマンドは、表を構成する RD エリアの数だけ、内部で RD エリア単位のデータロード (pdload) を実行します。そのため、pdparaload は、RD エリア単位のデータロード実行に必要なメモリ所要量を、表を構成する RD エリア数分使用します。RD エリア単位のデータロード実行に必要なメモリ所要量については、「[データベース作成ユーティリティ \(pdload\) 実行時のメモリ所要量](#)」を参照してください。

20

リソース数に関連する環境変数の見積もり

この章では、リソース数に関連する環境変数の見積もり方法について説明します。

20.1 リソース数に関連する環境変数

リソース数に関連する環境変数の設定について説明します。Windows にはないメッセージキュー、セマフォ、及び共用メモリの機能を使用するための設定で、HiRDB が自動的に計算し、設定します。

20.1.1 見積もり

通常、HiRDB が自動的に計算するため、見積もりは必要ありません。

ただし、次に示す場合は、ユニット単位で使用するリソース数を見積もってください。見積もり方法は、次節以降で説明します。

- ユニット内で使用する RD エリア数が 3000 個を超える場合、又はプリフェッチ機能を使用する場合は、メッセージキューテーブル数を見積もってください。
- ユニット内で使用する RD エリア数が 3000 個を超える場合、又は HiRDB/パラレルサーバでシステム定義 `pd_dbbuff_modify` オペランドの値に Y を指定している場合は、セマフォ識別子数を見積もってください。
- 次の条件を満たす場合は、共用メモリ使用数を見積もってください。

↑グローバルバッファが使用する共用メモリの総量 ÷ SHMMAX ↑ > 16

なお、グローバルバッファが使用する共用メモリについては、次の箇所を参照してください。

- HiRDB/シングルサーバの場合：「[グローバルバッファが使用する共用メモリの計算式](#)」
- HiRDB/パラレルサーバの場合：「[グローバルバッファが使用する共用メモリの計算式](#)」

20.1.2 設定方法

見積もりが必要となった場合、見積った値を次に示す方法で設定します。設定方法には、ユニット単位と OS 単位の二つがありますが、通常は、見積もりが必要なユニットに対してだけユニット単位で設定してください。

- **ユニット単位で設定する**

`pdntenv` コマンドの `-sr` オプションで設定します。OS 内に複数のユニットが存在する場合に、各ユニットに適した値を設定できます。また、OS 単位の設定よりも優先されます。

- **OS 単位で設定する**

Windows のシステム環境変数として設定します。OS 内に複数のユニットが存在するマルチ HiRDB 構成の場合に、見積もりが最大となるユニットの値を指定することで、同じ値で一括設定することができます。ただし、この方法で設定すると、HiRDB が自動的に計算した値が使用されません。また、最大値を必要としないユニットは必要以上のリソースを使用することになります。

なお、設定を反映させるためには、OS の再起動が必要となります。

リソース種別とそれぞれの設定方法で指定する項目の対応関係を、次の表に示します。pdntenv コマンドの詳細については、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

表 20-1 リソース種別と設定方法ごとの指定項目

リソース種別	ユニット単位 (pdntenv -sr オプションで指定するリソース名)	OS 単位 (システム環境変数名)
メッセージキュー識別子数	msgmni	PDUXPLMSGMNI
メッセージキューテーブル数	msgtql	PDUXPLMSGTQL
セマフォ識別指数	semmax	PDUXPLSEMMAX
共用メモリ使用数	shmmax	PDUXPLSHMMAX

なお、上記の設定を行った場合でも、設定した値が必要量に対して不足するときは、設定が有効にならないことがあります。詳細は、「バージョンアップ時の注意点」の「リソース数に関連する環境変数を設定している場合」を参照してください。

20.1.3 設定の削除方法

見積もりが必要な条件に該当しない場合で、HiRDB が自動的に計算した値が有効にならない^{*}ときは、既にリソース数が設定されています。HiRDB が自動的に計算した値を有効にするためには、次の手順で設定を削除してください。

1. pdntenv コマンドの-sr オプションで設定を削除します。
2. システム環境変数を削除して、OS を再起動します。

注※

HiRDB が自動的に計算した値が有効になっているかどうかは、pdntenv コマンドで現在の設定内容を表示することで確認できます。

pdntenv コマンドの詳細は、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

20.1.4 HiRDB が自動計算時に用いる計算式

HiRDB が自動計算する際に用いる計算式を、次の表に示します。自動計算した結果が不当に大きいなどの事象が発生した場合は、計算式で用いているシステム定義の指定値が適切でないおそれがあります。その場合は、定義内容を確認してください。

なお、計算結果からメモリ所要量を計算したい場合は、次の箇所を参照してください。

- HiRDB/シングルサーバの場合：「共用メモリの計算式」

- HiRDB/パラレルサーバの場合：「[共用メモリの計算式](#)」

表 20-2 HiRDB が自動計算に用いる計算式

リソース種別	HiRDB/シングルサーバ	HiRDB/パラレルサーバ
メッセージキュー識別子数	50 (固定値)	(4×サーバ数) + 57
メッセージキューテーブル数	b + 3610	(b×ユニット数) + 3500 + (110×m)
セマフォ識別指数	Max (64, ↑c÷64↑ + g + 10)	Max (64, 50 + 8×m)
共用メモリ使用数	Max (4096, 20× (e + 50))	Max (4096, 20× (e + 50))

b：pd_max_users オペランドの値

c：pdbuffer オペランドの数

e：pd_max_server_process オペランドの値

g：pd_dbbuff_modify オペランドの値が Y の場合は pd_max_add_dbbuff_no オペランドの値, pd_dbbuff_modify オペランドの値が N の場合は 0

m：ユニット内のバックエンドサーバ数+ディクショナリサーバ数+ゲスト BES 数

20.1.5 バージョンアップ時の注意点

(1) リソース数に関連する環境変数を省略している場合

自動計算をサポートしていないバージョン 09-50 より前のバージョンでは、設定を省略した場合、各バージョンの省略値で動作しています。バージョンアップすることで自動計算するようになりますが、自動計算結果がバージョンアップ前の省略値と異なる場合があるため、バージョンアップ前後でメモリ使用量が変わることがあります。バージョンアップによる値の違いを確認し、必要なメモリを準備するなどの対処をしてください。各バージョンの省略値を次の表に示します。

なお、通常は自動計算された値での運用を強く推奨しますが、バージョンアップに際してメモリ使用量の変更が許容できない場合などは、次に示す値を参考にして、「[設定方法](#)」に示す方法で設定してください。ただし、設定にあたっては、次の「[リソース数に関連する環境変数を設定している場合](#)」の内容も必ず確認してください。

表 20-3 指定を省略した場合のリソース数に関連する環境変数の値

リソース種別	バージョン 09-50 以降の値	バージョン 09-50 より前のバージョンでの省略値	バージョン 09-04-12 より前のバージョンでの省略値
メッセージキュー識別子数	自動計算値※	●32 ビットモードの場合：50 ●64 ビットモードの場合：100	50

リソース種別	バージョン 09-50 以降の値	バージョン 09-50 より前のバージョンでの省略値	バージョン 09-04-12 より前のバージョンでの省略値
メッセージキューテーブル数	自動計算値※	●32ビットモードの場合：80 ●64ビットモードの場合：2,048	80
セマフォ識別子数	自動計算値※	64	64
共用メモリ使用数	自動計算値※	●32ビットモードの場合：4,096 ●64ビットモードの場合：16,384	4,096

注※ 「HiRDB が自動計算時に用いる計算式」を用いて計算した値です。

(2) リソース数に関連する環境変数を設定している場合

リソース数に関連する環境変数を設定している場合、基本的には設定値が有効となります。ただし、次のリソース種別の設定値が、自動計算した結果に対して不足する場合は、設定値を無効にして HiRDB が自動計算した値で動作します。

- メッセージキュー識別子数
- 共用メモリ使用数

設定値を無効にした場合、HiRDB 起動時に KFPS05628-W メッセージを出力します。

上記以外のリソース種別では、自動計算した結果に関係なく設定値が有効となるため、不足することがないか十分確認してください。

バージョンアップ前に問題なく動作していた設定値が、上記に該当して無効となる場合、自動計算で使用する pd_max_server_process, 及び pd_max_add_dbbuff_no オペランドの指定値が、運用上必要な値に比べて大き過ぎるなど、適切ではないおそれがあります。この場合、各オペランドの指定値を適切な値に設定し直すことで、バージョンアップ前の設定値と同等の自動計算結果を得られることがあります。

20.2 HiRDB/シングルサーバの場合

20.2.1 見積もり式

見積もり式を次の表に示します。

計算結果が環境変数の省略値より大きい場合は、その環境変数に計算結果を設定してください。設定しないとHiRDBを開始できない、又はユティリティを実行できないなどの問題が発生します。

表 20-4 リソース数に関連する環境変数に設定する値 (HiRDB/シングルサーバの場合)

種別	計算式	対応する環境変数	設定範囲
メッセージキュー識別子数 (単位:個)	Max (50, 16 + a + 30)	PDUXPLMSGMNI	50~3,600,000* ^{1, 2}
メッセージキューテーブル 数 (単位:個)	Max (80, b + i + c + j + d×2 + f + 1 + ↓pd_trn_rcvmsg_store_buflen オペランドの値÷72↓) * ³	PDUXPLMSGTQL	80~65,536* ^{1, 2}
セマフォ識別子数 (単位: 個)	Max (64, ↑c÷64↑ + g + 10)	PDUXPLSEMMAX	64~2,147,483,647* ¹
共用メモリ使用数 (単位: セグメント)	Max (4096, (4 + h) × (e + 50))	PDUXPLSHMMAX	4,096~ 2,147,483,647* ¹

注※1

設定範囲より小さい値を設定した場合、HiRDB が最小値に切り上げます。

注※2

設定範囲より大きい値を設定した場合、HiRDB が最大値に切り下げます。

注※3

c + j + d×2 + fの合計値が3,610以下の場合は、メッセージキューテーブル数に対応する環境変数の設定は必要ありません。

a : pd_max_ard_process オペランドが 1 以上の場合は 1, pd_max_ard_process オペランドが 0 の場合は 0 となります。

b : pd_max_users オペランドの値

c : pdbuffer オペランドの定義数*¹

d : pd_spd_syncpoint_skip_limit オペランドに 0 以外の値を指定している場合は、pd_spd_syncpoint_skip_limit オペランドの指定値で見積もります。pd_spd_syncpoint_skip_limit オペランドに 0 を指定、又はオペランドを省略している場合は、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」の「UAP の状態監視 (シンクポイントダンプ有効化のスキップ回数監視機能)」の「全システムログファイルの容量から計算する方法」を参照して計算してください。

e : pd_max_server_process オペランドの値

f : pdbuffer -m 指定値の合計

g : pd_dbbuff_modify オペランドの値が Y の場合は pd_max_add_dbbuff_no オペランドの値, pd_dbbuff_modify オペランドの値が N の場合は 0

h : ↑ (グローバルバッファが使用する共用メモリの総量^{*2} ÷ SHMMAX の値) ↑

i : pd_utl_exec_mode オペランドが 1 の場合は, pd_max_users オペランドの値となります。

pd_utl_exec_mode オペランドが 0 の場合は, 次に示す値となります。

- Min (947, pd_max_users オペランドの値)

j : 実行する pdload, pdrorg, pdrbal, ログレス UAP の最大同時実行数 + 1

注※1

pdbuffer に -D オプションの指定がない場合は 1, -D オプションの指定がある場合は分割数を合計したものが pdbuffer オペランドの定義数となります。

注※2

グローバルバッファが使用する共用メモリについては, 「グローバルバッファが使用する共用メモリの計算式」を参照してください。

20.2.2 共用メモリの計算式

メッセージキュー, セマフォ, 及び共用メモリの機能を使うことによって使用される共用メモリの計算式を次の表に示します。

表 20-5 共用メモリの計算式

共用メモリを使う機能	計算式 (単位: バイト)
メッセージキュー	<p>●32 ビットモードの場合</p> $(((16384 + (\text{PDUXPLMSGTQL} \times 24)) + 15) \div 16) \times 16 + 384) + ((\text{PDUXPLMSGMNI} - 1) \times 64) + ((\text{PDUXPLMSGTQL} - 1) \times 32) + \text{Max}(0, 8 \times (\text{PDUXPLMSGTQL} - 2048))$ <p>●64 ビットモードの場合</p> $(((16384 + (\text{PDUXPLMSGTQL} \times 24)) + 15) \div 16) \times 16 + 408) + ((\text{PDUXPLMSGMNI} - 1) \times 124) + ((\text{PDUXPLMSGTQL} - 1) \times 64)$
セマフォ	<p>●32 ビットモードの場合</p> $99136 + \text{PDUXPLSEMMAX の設定値} \times 6192$ <p>●64 ビットモードの場合</p> $164968 + \text{PDUXPLSEMMAX の設定値} \times 10304$
共用メモリ (共用メモリを使用する場合, 管理用の共用メモリが必要になる)	<p>●32 ビットモードの場合</p> $16 + \text{PDUXPLSHMMAX の設定値} \times 40$

共用メモリを使う機能	計算式 (単位: バイト)
	●64 ビットモードの場合 24 + PDUXPLSHMMAX の設定値×64

20.3 HiRDB/パラレルサーバの場合

20.3.1 見積もり式

見積もり式を次の表に示します。

計算結果が環境変数の省略値より大きい場合は、その環境変数に計算結果を設定してください。設定しないとHiRDBを開始できない、又はユティリティを実行できないなどの問題が発生します。

表 20-6 リソース数に関連する環境変数に設定する値 (HiRDB/パラレルサーバの場合)

種別	計算式	対応する環境変数	設定範囲
メッセージキュー識別子数 (単位: 個)	$\text{Max} (50, b \sum_{i=1} \{V_i\} + 2 \times a + 3 \times b + c + d + e + 26 + l + m)$	PDUXPLMSGMNI	50~3,600,000* 1, 2
メッセージキューテーブル数 (単位: 個)	$\text{Max} (80, h \times n + q + A + B + l + \downarrow \text{pd_trn_rcvmsg_store_buflen オペランドの指定値} \div 72 \downarrow)$	PDUXPLMSGTQL	80~65,536* 1, 2
セマフォ識別子数 (単位: 個)	<p>●影響分散スタンバイレス型系切り替え機能を使用していない場合</p> $b \sum_{i=1} \{\uparrow (S_i + T_i + U_i) \div 64 \uparrow + Z_i + W_i\} + 6 \times b + 2 + f$ <p>●影響分散スタンバイレス型系切り替え機能を使用している場合</p> $b \sum_{i=1} \{\uparrow \{Y_i \times (j + k)\} \div 64 \uparrow + W_i\} + 6 \times b + 2 + f$	PDUXPLSEMMAX	64~ 2,147,483,647* 1
共用メモリ使用数 (単位: セグメント)	$\text{Max} (4096, (4 + z) \times (g + 50))$	PDUXPLSHMMAX	4,096~ 2,147,483,647* 1

注※1

設定範囲より小さい値を設定した場合、HiRDB が最小値に切り上げます。

注※2

設定範囲より大きい値を設定した場合、HiRDB が最大値に切り下げます。

注※3

グローバルバッファの動的変更機能を使用する場合に加算してください。セキュリティ監査機能使用時はさらに 1 を加算してください。

注※4

インメモリデータ処理を行う場合に加算してください。

A：次の値を代入してください。

```
m
Σ {
i=1
  サーバiに割り当てたグローバルバッファプール数※1
  +サーバiのシンクポイントダンプ有効化スキップ回数※2×2
  +サーバiで実行するpdload, pdrorg, pdrbal, ログレスUAPの最大同時実行数+1
}

m：
ユニット内のバックエンドサーバ数+ユニット内のディクショナリサーバ数+ユニット内のゲストBES
数※3
注※1
pdbuf lsコマンドで表示されるバッファプール名をサーバ単位に集計することで確認できます。
注※2
pd_spd_syncpoint_skip_limitオペランドに0以外の値を指定している場合は、pd_spd_syncpoint_skip_
limitオペランドの指定値で見積もります。pd_spd_syncpoint_skip_limitオペランドに0を指定、又は
オペランドを省略している場合は、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」の「UAPの状態監視（シ
ンクポイントダンプ有効化のスキップ回数監視機能）」の「全システムログファイルの容量から計算す
る方法」を参照して計算してください。
注※3
影響分散スタンバイレス型系切り替えを適用している場合に加算します。
```

B：pd_max_ard_process オペランドに 1 以上を指定した場合に加算します。次の値を代入してください。

```
m
Σ {
i=1
  サーバiに割り当てたグローバルバッファプールのpdbuffer -m指定値の合計
}

m：
ユニット内のバックエンドサーバ数+ユニット内のディクショナリサーバ数+ユニット内のゲストBES
数※
注※
影響分散スタンバイレス型系切り替えを適用している場合に加算します。
```

a：サーバマシン内のフロントエンドサーバ数

b：サーバマシン内のディクショナリサーバ数+p

c：フロントエンドサーバの場合は 4，それ以外は 0

d：ディクショナリサーバの場合は 8，それ以外は 0

e：バックエンドサーバの場合は 16 + p，それ以外は 0

f：系切り替え機能使用時に加算します。次に示す表から値を求めてください。

条件		f の値	
pd_ha_acttype=monitor (又は省略)		0	
pd_ha_acttype=server	pd_ha_agent=standbyunit	1	
	pd_ha_agent=server	1	
	pd_ha_agent=activeunits	0	
	pd_ha_agent を省略	pd_ha_server_process_standby=Y (又は省略)	1
		pd_ha_server_process_standby=N	0

g : pd_max_server_process オペランドの値

h : pd_max_users オペランドの値

j : ホスト BES 数

k : ゲスト BES 数

m : システムマネージャユニットがある場合は 3, ない場合は 0

n : ユニット内のフロントエンドサーバ数+ユニット内のバックエンドサーバ数+ユニット内のディクショナリサーバ数+ pd_ha_max_act_guest_servers オペランドの値

pd_ha_max_act_guest_servers オペランドの値は影響分散スタンバイレス型系切り替えを適用している場合に加算します。

p : 次のどちらかの値

- 影響分散スタンバイレス系切り替えを使用していない場合
サーバマシン内のバックエンドサーバ数
- 影響分散スタンバイレス系切り替えを使用している場合
サーバマシン内のホスト BES 数+ pd_ha_max_act_guest_servers オペランドの値

q : pd_utl_exec_mode オペランドが 1 の場合は, pd_max_users オペランドの値となります。

pd_utl_exec_mode オペランドが 0 の場合は, 次に示す値となります。

- Min (947, pd_max_users オペランドの値)

z : ↑ (ユニット内のグローバルバッファが使用する共用メモリの総量^{※1}÷SHMMAX の値) ↑

Ai : pd_aud_file_name オペランドを指定している場合は h の値, 指定していない場合は 0

Si : 各サーバに配置する RD エリアに対する pdbuffer -r オペランドの定義数^{※2}

Ti : 各サーバに配置する RD エリアに対する pdbuffer -i オペランドの定義数^{※2}

U_i : pdbuffer -o オペランドの定義数^{※2}

V_i : 1 (pd_max_ard_process オペランドに 1 以上を指定する場合) 又は 0

W_i : 2 (pd_dfw_awt_process オペランドに値を指定する場合) 又は 0

Y_i : pdbuffer オペランドの-c オプションの指定数^{※2}

Z_i : pd_dbbuff_modify オペランドの値が Y の場合は pd_max_add_dbbuff_no オペランドの値、
pd_dbbuff_modify オペランドの値が N の場合は 0

注※1

グローバルバッファが使用する共用メモリについては、「グローバルバッファが使用する共用メモリの計算式」を参照してください。

注※2

pdbuffer に-D オプションの指定がない場合は 1、-D オプションの指定がある場合は分割数を合計したものが pdbuffer オペランドの定義数及び指定数となります。

20.3.2 共用メモリの計算式

メッセージキュー、セマフォ、及び共用メモリの機能を使うことによって使用される共用メモリの計算式を次の表に示します。

表 20-7 共用メモリの計算式

共用メモリを使う機能	計算式 (単位: バイト)
メッセージキュー	<p>●32 ビットモードの場合</p> $(((16384 + (\text{PDUXPLMSGTQL} \times 24)) + 15) \div 16) \times 16 + 384) + ((\text{PDUXPLMSGMNI} - 1) \times 64) + ((\text{PDUXPLMSGTQL} - 1) \times 32) + \text{Max}(0, 8 \times (\text{PDUXPLMSGTQL} - 2048))$ <p>●64 ビットモードの場合</p> $(((16384 + (\text{PDUXPLMSGTQL} \times 24)) + 15) \div 16) \times 16 + 408) + ((\text{PDUXPLMSGMNI} - 1) \times 124) + ((\text{PDUXPLMSGTQL} - 1) \times 64) + \text{Max}(0, 8 \times (\text{PDUXPLMSGTQL} - 2048))$
セマフォ	<p>●32 ビットモードの場合</p> $99136 + \text{PDUXPLSEMMAX の設定値} \times 6192$ <p>●64 ビットモードの場合</p> $164968 + \text{PDUXPLSEMMAX の設定値} \times 10304$
共用メモリ (共用メモリを使用する場合、管理用の共用メモリが必要になる)	<p>●32 ビットモードの場合</p> $16 + \text{PDUXPLSHMMAX の設定値} \times 40$ <p>●64 ビットモードの場合</p> $24 + \text{PDUXPLSHMMAX の設定値} \times 64$

21

Windows レジストリ設定値の見積もり

この章では、Windows レジストリ設定値の見積もり方法について説明します。

21.1 デスクトップヒープ指定値の見積もり

21.1.1 デスクトップヒープ指定値の見積もり方法

HiRDB は、必要なデスクトップヒープ量を計算し、ユニット起動時に自動的に確保します。そのため、通常はデスクトップヒープの指定値を変更する必要はありません。ただし、デスクトップヒープ不足が頻発する場合は、次の方法でデスクトップヒープの指定値を見直してください。

(1) デスクトップヒープの指定値の求め方

デスクトップヒープの使用量はレジストリ中に指定があり、レジストリエディタで変更できます。この指定はアカウントごとの使用量を規定するものです。サーバマシン全体のデスクトップヒープの使用量には、上限値※があります。

注※

OS によってデスクトップヒープの上限値は異なります。

計算式

HiRDBが起動するサーバプロセス数 (pd_max_server_processの値) × a (単位: バイト)
--

a の値:

5000

ただし、次の点に注意が必要です。

- 指定値を大きくし過ぎると、別のアカウントで稼働している他 PP の動作に影響を与える可能性があります。このため、不要に大きな値を指定しないでください。
- HiRDB が起動するプロセスは、HiRDB サーバプロセスやユーザが実行する運用コマンド、及びユーティリティではありません。HiRDB のサーバプロセスが異常終了した後に実行する保守情報を取得するコマンドも、HiRDB が起動するプロセスとしてデスクトップヒープを使用します。このため、大量の HiRDB サーバプロセス異常終了又はキャンセル時に、デスクトップヒープ不足（サーバプロセス停止を示す KFPS01820-E メッセージで「end state=0x8000」と表示されます）が発生した場合、デスクトップヒープ量を調整するのではなく、システム共通定義で保守情報を取得しないように変更してください。

(2) デスクトップヒープの指定値の変更

(a) HiRDB のシステム定義で変更する場合

システム共通定義、又はユニット制御情報定義の pd_process_desktopheap_size オペランドで、1 プロセス当たりのデスクトップヒープ消費量を指定します。

(b) レジストリエディタで変更する場合

上記の方法でデスクトップヒープ不足が解消されない場合は、レジストリエディタでデスクトップヒープの指定値を変更します。なお、レジストリエディタの使い方を誤ると重大な問題が発生することがあります。十分注意してください。また、デスクトップヒープの値は、動作環境に応じて調整する必要があります。

1. HiRDB のサービスを停止します。
2. レジストリエディタを使用して、非対話型デスクトップのデスクトップヒープの値を変更します。

●レジストリキー

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems
```

●レジストリ値

Windows

●値

```
%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory
```

```
=\Windows SharedSection=1024, 3072, 512
```

```
Windows=0n SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1
```

```
ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3
```

```
ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2
```

```
ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16
```

変更するパラメタは、SharedSection の 3 番目のパラメタ（下線）です。このパラメタが 512 の場合は、システムは各デスクトップに対して 512 キロバイトのヒープを割り当てます。3 番目のパラメタが省略されている場合は、2 番目の値（3,072 キロバイト）を割り当てます。3 番目のパラメタを「[デスクトップヒープの指定値の求め方](#)」で求めた値に変更してください。この場合、pd_max_server_process の指定値が正しく見積られた値であることが前提です。

3. OS を再起動します。
4. HiRDB サービスを再開します。

21.2 TCP ポートに関する設定値の見積もり

HiRDB の通信処理で使用する TCP ポートは、HiRDB が解放しても OS がすぐに解放しない場合 (TIME_WAIT 状態) があります。HiRDB の運用によって大量の TCP ポートが TIME_WAIT 状態となり、システム全体の TCP ポートが不足し、トランザクションがエラーとなったり、HiRDB が異常終了したりすることがあります。このような場合は、Windows レジストリの設定値を変更することによって、ポート数不足の発生を回避してください。詳細については、「[ポート数不足を回避する方法](#)」を参照してください。

22

サンプルファイル

この章では、HiRDB が提供するサンプルファイル（サンプルデータベース、サンプルコンフィグレーション及びサンプル UOC）について説明します。


22.1 サンプルファイルの概要

HiRDB が提供するサンプルファイルを次に示します。

- サンプルオーデイト
- サンプルデータベース
- サンプルコンフィグレーション
- サンプル UOC

サンプルファイルのディレクトリ構成を次の図に示します。なお、sample 以下のディレクトリは、インストールディレクトリの下にあります。

図 22-1 サンプルファイルのディレクトリ構成



以降の説明は、バッチファイル SPsetup.bat を実行して HiRDB の環境を設定し終わったことを前提に説明します。SPsetup.bat については、「[バッチファイルによる環境設定](#)」を参照してください。

22.1.1 サンプルファイルのファイル名

ここでは、下記のサンプルのファイル名について説明します。

- サンプルオーデイト
- サンプルデータベース
- サンプルコンフィグレーション
- サンプル UOC

(1) サンプルオーデットのファイル名

サンプルオーデットは、JP1/NETM/Audit との連携で使用するサンプルファイルです。ファイル名とその内容を次の表に示します。

表 22-1 サンプルオーデットのファイル名と内容

ファイル名	内容
HiRDB.conf	製品定義ファイル
admjevlog_HiRDB.conf	動作定義ファイル
sampleaud1	検索条件定義ファイル
sampleaud2	

これらのサンプルファイルを使用した環境設定については、マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」の「JP1/NETM/Audit との連携」を参照してください。

(2) サンプルデータベースのファイル名

サンプルで使用するディレクトリ及びファイル名とその内容を次の表に示します。

表 22-2 サンプルで使用するディレクトリ及びファイル名とその内容

ディレクトリ名 又はファイル名	内容	備考
tbcreate	表定義文（スキーマ定義を含む）	pddef 入力形式
loaddata	データロード入力データ	ディレクトリ
SEIGYO_FILE	データロード用制御文	—

(3) サンプルコンフィグレーションのファイル名

サンプルコンフィグレーションの内容を次の表に示します。

ここで示す内容は、パラメタ間の関連性などを分かりやすくするために最小構成での指定値を例として示したもので、最適な値を示したものではありません。

表 22-3 サンプルコンフィグレーションの内容

分類	内容	ファイル名 ^{※1}
システム定義	システム共通定義	pdsys
	ユニット制御情報定義	pductsys
	シングルサーバ定義	sds01

分類	内容	ファイル名 ※1
HiRDB ファイルシステム領域の確保／初期化	次に示す HiRDB ファイルシステム領域を作成するバッチファイル <ul style="list-style-type: none"> RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域 作業表用ファイル用の HiRDB ファイルシステム領域 	fmkfile.bat
	次に示す HiRDB ファイルシステム領域を作成するバッチファイル <ul style="list-style-type: none"> システムファイル用の HiRDB ファイルシステム領域 	fmkfs.bat
	システムログ、シンクポイントダンプ及びステータスファイル初期化バッチファイル	sysfint.bat
ログアンロード	システムログファイルアンロード用バッチファイル	logunld.bat ※2
データベース初期設定ユーティリティ (pdinit)	RD エリアを作成するバッチファイルです。データベース初期設定ユーティリティ (pdinit) を実行するバッチファイル	initdb.bat
	データベース初期設定ユーティリティ (pdinit) の制御文を格納しているバッチファイル	mkinit
コマンドの別名での実行	コマンドを別名で実行するための実行形式ファイルのひな形 (バッチファイル)	aliascmd.bat ※2

注※1

ここでは HiRDB/シングルサーバの場合のファイル名を示します。HiRDB/パラレルサーバの場合は、%PDDIR%¥HiRDEF¥readme.txt を参照してください。

注※2

logunld.bat は %PDDIR%¥sample ディレクトリ下に、aliascmd.bat は %PDDIR%¥sample¥sampleconf ディレクトリ下に格納されます。

(4) サンプル UOC のファイル名

次に示す UOC を格納しています。サンプル UOC の内容を次の表に示します。

- データベース作成ユーティリティ (pdload) のファイル入力の例
- データベース再編成ユーティリティ (pdrorg) のファイル出力の例

UOC については、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

表 22-4 サンプル UOC の内容

ファイル名	内容
sample1.c	DAT 形式入力ファイルをデータベース作成ユーティリティ (pdload) が入力する UOC の例です。
sampleA.c	不要なデータをアンロードファイルに出力しない UOC の例です。

22.2 表の定義情報

サンプルデータベースとして提供している表の種類とその表の列属性を次の表に示します。

これらの表はすべて FIX 属性の表です。さらに、バッチファイル SPsetup.bat をカスタマイズしないで実行すると、これらの表はユーザ用 RD エリアの RDDATA10 に格納されます。インデクスはユーザ用 RD エリアの RDINDX10 に格納されます。

表 22-5 サンプルデータベースとして提供されている表

表名	内容	行数
CUSTOM	得意先マスタ	100
GOODS	商品マスタ	100
VENDOR	仕入先マスタ	50
TAKEODR	受注	データロード対象外
STOCK	在庫	100
WAREHUS	入庫	データロード対象外
SHIPMNT	出庫	データロード対象外
SENDODR	発注	データロード対象外
LAYIN	仕入れ	データロード対象外

表 22-6 表の列属性及びインデクス

表名	列名	列属性	インデクス名
CUSTOM	トクイサキ CD	CHAR(5)	UNIQUE CLUSTER KEY CUSTOMX
	トクイサキメイ	CHAR(30)	
	TELNO	CHAR(12)	
	ZIPCD	CHAR(3)	
	ジユウシヨ	CHAR(30)	
GOODS	シヨウヒン CD	CHAR(6)	UNIQUE CLUSTER KEY GOODSX
	シヨウヒンメイ	CHAR(30)	
	タンカ	DECIMAL(7,0)	
	シイレサキ CD	CHAR(5)	
VENDOR	シイレサキ CD	CHAR(5)	UNIQUE CLUSTER KEY VENDORX
	シイレサキメイ	CHAR(30)	
	TELNO	CHAR(12)	

表名	列名	列属性	インデクス名
	ZIPCD	CHAR(3)	
	ジユウシヨ	CHAR(30)	
TAKEODR	ジユチュウ CD	CHAR(7)	CLUSTER KEY
	トクイサキ CD	CHAR(5)	
	シヨウヒン CD	CHAR(6)	
	スウリヨウ	DECIMAL(7,0)	
	ヒキアテリヨウ	DECIMAL(7,0)	
	ジユチュウザン	DECIMAL(7,0)	
	ジユチュウヒヅケ	CHAR(6)	
	ノウキ	CHAR(6)	
STOCK	シヨウヒン CD	CHAR(6)	CLUSTER KEY
	ザイコリヨウ	DECIMAL(7,0)	
	ヒキアテリヨウ	DECIMAL(7,0)	
	ハツチュウテン	DECIMAL(7,0)	
	シイレサキ CD	CHAR(5)	
WAREHUS	シヨウヒン CD	CHAR(6)	CLUSTER KEY
	ニユウコリヨウ	DECIMAL(7,0)	
	シイレ NO	INTEGER	
	ニユウゴビ	CHAR(6)	
SHIPMNT	シヨウヒン CD	CHAR(6)	CLUSTER KEY
	シユツコリヨウ	DECIMAL(7,0)	
	ジユチュウ CD	CHAR(7)	
	ジユチュウビ	CHAR(6)	
SENDODR	ハツチュウ NO	INTEGER	CLUSTER KEY
	シイレサキ CD	CHAR(5)	SENDODRX
	シヨウヒン CD	CHAR(6)	
	ハツチュウリヨウ	DECIMAL(7,0)	
	ハツチュウビ	CHAR(6)	
	ノウキ	CHAR(6)	
LAYIN	シイレ NO	INTEGER	CLUSTER KEY
	シイレサキ CD	CHAR(5)	LAYINX

表名	列名	列属性	インデクス名
	シヨウヒン CD	CHAR(6)	
	シイレリヨウ	DECIMAL(7,0)	
	シイレビ	CHAR(6)	

22.3 サンプルファイルの使用方法

サンプルデータベースを作成するバッチファイルを次の表に示します。これらのバッチファイルは%PDDIR%¥sample¥tools（例：C:¥win32app¥hitachi¥hirdb_s¥sample¥tools）ディレクトリ下にあります。

表 22-7 サンプルデータベースを作成するバッチファイル

ファイル名	説明
sampleDB1.bat sampleDB2.bat	表作成者を root にする場合に使用します。 <ul style="list-style-type: none">sampleDB1.bat はサンプルデータベースを定義するバッチファイルです。sampleDB2.bat はサンプルデータベースにデータをロードするバッチファイルです。
sampleDB3.bat sampleDB4.bat	表作成者を USER1 にする場合に使用します。 <ul style="list-style-type: none">sampleDB3.bat は、USER1 に CONNECT 権限及びスキーマ定義権限を与えて、サンプルデータベースを定義するバッチファイルです。sampleDB4.bat はサンプルデータベースにデータをロードするバッチファイルです。

注意事項

- このバッチファイルの内容をカスタマイズする場合、ファイル名を変更しないで直接カスタマイズすると、HiRDB の更新インストール時に上書きされます。HiRDB が提供しているバッチファイルを別名でコピーしたものをカスタマイズして利用してください。
- 以降の説明は HiRDB/シングルサーバをデフォルトのインストールディレクトリ（C:¥win32app¥hitachi¥hirdb_s）にインストールしたと仮定しています。必要に応じてパス名及び HiRDB の種類（HiRDB/パラレルサーバ）を読み替えてください。
また、HiRDB/パラレルサーバの場合は、%PDDIR%¥HiRDEF¥readme.txt を参照してください。

22.3.1 サンプルデータベースの作成手順

サンプルデータベースの作成手順を次に示します。

1. 表の定義及びユーザを登録します

HiRDB コマンドプロンプトから sampleDB1.bat を実行してください。

「続行するときには何かキーを押してください」と表示されるので、問題がなければ [Enter キー] を押してください。問題がある場合は問題を解決して、再実行してください。この場合、表作成者は「root」になります。表作成者を「USER1」にしたい場合は、sampleDB3.bat を実行してください。

2. 表ヘデータをロードします

HiRDB コマンドプロンプトから sampleDB2.bat を実行してください。

「続行するときには何かキーを押してください」と表示されるので、問題がなければ [Enter キー] を押してください。問題がある場合は問題を解決して、再実行してください。表作成者を「USER1」にした場合（sampleDB3.bat を使用した場合は、sampleDB4.bat を実行してください。

22.3.2 サンプルデータベースのカスタマイズ

サンプルデータベースを作成するバッチファイルをカスタマイズして、表の定義及び表へのデータロードに利用してください。カスタマイズするには、SQL の知識及びデータベース作成ユーティリティ (pdload) の知識が必要になります。SQL についてはマニュアル「HiRDB SQL リファレンス」を、データベース作成ユーティリティ (pdload) についてはマニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

注意事項

インストールして HiRDB の開始が完了した時点で登録されている認可識別子とパスワードは「root」です。「root」ユーザは DBA 権限となっています。このため、サンプルデータベースの新規セットアップ実行時にクライアント環境定義 (hirdb.ini) 中の認可識別子とパスワードはそれぞれ「root」が設定されています (PDUSER="root" / "root")。

(1) 新しいユーザを追加する場合

新しいユーザを追加する場合のカスタマイズ方法を次に示します。

カスタマイズ方法

1. sampleDB1.bat の内容を変更します。表定義を実行している部分をコメント化して、権限定義だけが実行されるように変更します。

```
pddef<%PDDIR%¥sample¥sampleDB¥tblcreate
```

↓

```
rem pddef<%PDDIR%¥sample¥sampleDB¥tblcreate
```

2. 権限定義のサンプルとして提供している %PDDIR%¥sample¥sampleDB¥gr_USER1 の内容を、次のように変更します。

- ・新しいユーザを追加するため、GRANT 文で CONNECT 権限を定義します。
- ・必要に応じて GRANT 文でスキーマ定義権限などを定義します。

3. 変更が終了したら、HiRDB コマンドプロンプトから sampleDB1.bat を実行します。データベース定義ユーティリティ (pddef) が正常に終了したことを示すメッセージが出力されると、新しいユーザの追加と権限定義は完了します。

なお、sampleDB3.bat は「USER1」を追加する例です。

(2) 表及びインデクスを定義する場合

表及びインデクスを定義する場合のカスタマイズ方法を次に示します。

カスタマイズ方法

1. 新しいユーザを追加してそのユーザでスキーマ定義などをする場合、クライアント環境定義 (hirdb.ini) の認可識別子とパスワードを変更してください (環境変数 windir の直下にある hirdb.ini ファイル中の環境変数 PDUSER の設定値を「root」から、追加した認可識別子とパスワードに変更してください)。

2. `sampleDB1.bat` の内容を変更します。権限定義を実行している部分をコメント化し、表定義部分をコメント化していれば元に戻してください。
3. 表定義のサンプルとして提供している `%PDDIR%\%sample%\sampleDB\tblecreate` の内容を変更します。定義するスキーマ又は表などの内容を変更します。
4. 変更が終了したら、HiRDB コマンドプロンプトから `sampleDB1.bat` を実行します。データベース定義ユーティリティ (`pddef`) が正常に終了したことを示すメッセージが出力されると完了です。複数の表を定義して、その中にエラーの表がある場合、`tblecreate` の内容を変更して、もう一度実行してください。

(3) 表にデータロードをする場合

表にデータロードをする場合のカスタマイズ方法を次に示します。

カスタマイズ方法

1. `sampleDB2.bat` では認可識別子及びパスワードがそれぞれ「root」になっているので、対応する表の所有者の認可識別子及びパスワードに変更してください。

```
set PDUSER = "root"/"root"
```

↓

```
set PDUSER = "認可識別子"/"パスワード"
```

2. 提供しているサンプルでは四つの表 (CUSTOM, GOODS, VENDOR, STOCK) にデータロードをするため、必要に応じてこれらを変更又はコメント化してください。
3. `@echo source%PDDIR%\%sample%\sampleDB\loaddata%GOODS.CSV >%PDDIR%\%TMP%\LOD` で制御情報ファイル LOD に制御情報を設定しています。必要に応じて設定している制御情報部分を変更してください。
4. `%PDDIR%\%bin%\pdload -i s -e GOODS %PDDIR%\%TMP%\LOD` でデータベース作成ユーティリティ (`pdload`) を実行しています。表名 GOODS など必要に応じて変更してください。
5. `%PDDIR%\%sample%\sampleDB\loaddata%GOODS.csv` が入力ファイルとなっています。ここで指定したファイル中に入力データを作成してください。提供しているサンプルデータでは、GOODS.CSV が DAT 形式になっているので、これを参考に入力データを作成してください。
6. 入力データの作成が終了したら、HiRDB コマンドプロンプトから `sampleDB2.bat` を実行します。データベース作成ユーティリティ (`pdload`) の実行状態を示すメッセージが出力されるので、正しく実行されているかどうかを確認してください。

なお、`sampleDB4.bat` は「USER1」がデータロードを実行する場合の例です。

(4) コマンドを別名で実行するためのバッチファイルの作成

HiRDB のコマンド名と OS やほかのプログラムが提供しているコマンド名が同一になり、HiRDB のコマンドが実行できない場合があります。このような場合、次に示す回避策があります。

- 環境変数の設定で HiRDB のコマンドを優先します。

- 絶対パスを指定してコマンドを実行します。

上記二つの回避策が実行できない場合に、HiRDB のコマンドを任意の名称で実行する方法があります。HiRDB ではこの方法を実現するために必要なバッチファイルのひな形を提供しています。

(a) HiRDB が提供しているバッチファイルのひな形ファイル名

HiRDB が提供しているバッチファイルのひな形ファイルと内容を次の表に示します。ファイルの格納場所を次に示します。

- C:\win32app\hitachi\hirdb_s\sample\sampleconf

表 22-8 コマンド名の別名実行用バッチファイルのひな形ファイルと内容

ファイル名	内容	注意
aliascmd.bat	バッチファイルのひな形ファイル	HiRDB 運用ディレクトリ下の bin 及び lib の二つのディレクトリ以下にはコピーしないでください。

(b) コマンド名の別名を作成する手順

次に示す手順で、コマンドの別名を作成します。

1. バッチファイルのひな形ファイルを任意のディレクトリにコピーします。複数のコマンドの別名を作成したい場合は、コマンドの数だけコピーしてください。ただし、HiRDB 運用ディレクトリ下の bin 及び lib のディレクトリ以下にコピーしないでください。
2. ひな形ファイルのコピー先のディレクトリをサーチパスとして環境変数 PATH 又は path に設定します。
3. 手順 1 でコピーしたファイルの名称を HiRDB のコマンドの別名として使用したいコマンド名にします。例えば、データベース構成変更ユーティリティ (pdmod) のコマンド名を変更したい場合、「hirmod」のように変更します。
4. コピーしたひな形ファイルを開き、次の図に示す「cc....cc」の部分を実行させたい HiRDB のコマンドの名称に変更します。

図 22-2 バッチファイルのひな形ファイル

```
@echo off
set local

rem#set HiRDB command here
set HIRDB_COMMAND=cc....cc ← HiRDBのコマンドを設定する箇所(例: pdmodをhirmodに変更する
                             場合, pdmodを設定します)

set PARAM=
:GETPARAM
if "%1"==" " goto EXEC
set PARAM=%PARAM% %1
shift
goto GETPARAM
:EXEC
%PDDIR%\bin\%HIRDB_COMMAND%\%PARAM%
end local
```


以上の設定によって、HiRDB のコマンドを任意の名称で実行できます。また、オプションも HiRDB のコマンドと同様に指定できます。

(c) 注意

1. ひな形ファイルのコピー後の名称には、HiRDB のコマンドとは異なる名称を指定してください。
2. HiRDB 運用ディレクトリ下の二つのディレクトリ (%PDDIR%\bin 及び %PDDIR%\lib) は、アンインストール時にディレクトリごと削除される可能性があります。このため、この二つのディレクトリ以下にひな形ファイルをコピーしないでください。
3. バッチファイルのひな形ファイルをほかのバッチファイル中から呼び出す場合は、「call」を使用してください。「call」を使用しない場合は、呼び出し先から戻れなくなります。
4. ひな形ファイルの内容は、HiRDB のコマンド名の設定箇所以外は変更しないでください。
5. 作成した別名コマンドを実行中に、そのコマンド処理を中断させる場合には別名プロセスの延長で起動している HiRDB コマンドプロセスを停止させてください。別名プロセスを停止させるだけでは、HiRDB コマンドプロセスは停止しません。
6. 作成した別名コマンドを実行して、HiRDB コマンドが応答入力待ち状態のときに別名プロセスを停止させると、HiRDB コマンドの実行がエラーになったり応答入力待ち状態を継続している場合があります。応答入力待ちが継続されていた場合には、HiRDB コマンドプロセスを停止させてください。

22.3.3 サンプルで使用する HiRDB ファイルシステム領域名とユーザ作成ファイル名

サンプルで使用する HiRDB ファイルシステム領域名とサイズ及びユーザ作成ファイル名について説明します。

なお、ここで示す内容は、サンプルデータベースで使用している名称を示したもので、この名称と同じにしなければならないというものではありません。

(1) HiRDB ファイルシステム領域名とサイズ

サンプルで使用する HiRDB ファイルシステム領域名とサイズを次の表に示します。

表 22-9 SPsetup.bat を実行して作成される HiRDB ファイルシステム領域名とサイズ

HiRDB ファイルシステム領域の種類	HiRDB ファイルシステム領域のサイズ (単位：メガバイト)	HiRDB ファイルシステム領域名
システムファイル用	小規模→74 中規模→148 大規模→296	rdsys011※1 rdsys012※1 rdsys013※1 rdsys014※1 rdsys015※1

HiRDB ファイルシステム領域の種類	HiRDB ファイルシステム領域のサイズ (単位：メガバイト)	HiRDB ファイルシステム領域名
		rdsys016 ^{※1}
RD エリア用 (システム用 RD エリア)	小規模→20 中規模→40 大規模→80	rdsys02 ^{※2}
作業表用ファイル用	—	rdsys03 ^{※2}
RD エリア用 (ユーザ用 RD エリア)	小規模→40 中規模→80 大規模→160	rdsys04 ^{※2}
RD エリア用 (ユーザ LOB 用 RD エリア)	40	rdsys05 ^{※2}

注※1

SPsetup.bat 実行時に表示されるセットアップ内容の確認画面の [HiRDB システムファイル領域用ディレクトリ] で指定したディレクトリ下に作成されます。省略値は%PDDIR%¥area ディレクトリになります。

注※2

SPsetup.bat 実行時に表示されるセットアップ内容の確認画面の [HiRDB RD エリア領域用ディレクトリ] で指定したディレクトリ下に作成されます。省略値は%PDDIR%¥area ディレクトリになります。

(2) ユーザ作成ファイル名

サンプルで使用するユーザ作成ファイル名を次の表に示します。

表 22-10 SPsetup.bat を実行して作成されるファイルの名称

ファイルの種類		ファイル名	備考
HiRDB システム定義 ファイル	システム共通定義ファイル	%PDDIR%¥conf¥pdsys	ディレクトリはインストール時に作成されます。
	ユニット制御情報定義ファイル	%PDDIR%¥conf¥pdutsys	
	シングルサーバ定義ファイル	%PDDIR%¥conf¥sds01	
システムファイル	システムログファイル	rdsys011¥log1 ^{※1} rdsys012¥log2 ^{※1} rdsys013¥log3 ^{※1} rdsys014¥log4 ^{※1} rdsys015¥log5 ^{※1} rdsys016¥log6 ^{※1}	6 グループ
	シンクポイントダンプファイル	rdsys014¥spd1 ^{※1}	3 グループ

ファイルの種類		ファイル名	備考
		rdsys015*spd2**1 rdsys016*spd3**1	
	ユニット用ステータスファイル	rdsys011*utsts1a**1 rdsys012*utsts1b**1 rdsys013*utsts2a**1 rdsys014*utsts2b**1 rdsys015*utsts3a**1 rdsys016*utsts3b**1	ユニットごとに 二重化×3個
	サーバ用ステータスファイル	rdsys011*sts1a**1 rdsys012*sts1b**1 rdsys013*sts2a**1 rdsys014*sts2b**1 rdsys015*sts3a**1 rdsys016*sts3b**1	サーバごとに 二重化×3個
システム用 RD エリア	マスタディレクトリ用 RD エリア	rdsys02*rdmast**2	RD エリア名は RDMAST
	データディレクトリ用 RD エリア	rdsys02*rddirt**2	RD エリア名は RDDIRT
	データディクショナリ用 RD エリア	rdsys02*rddict**2	RD エリア名は RDDICT
	データディクショナリ LOB 用 RD エリア (ソース格納用)	rdsys02*rtn_src**2	RD エリア名は DIC_RTN_SRC
	データディクショナリ LOB 用 RD エリア (オブジェクト格納用)	rdsys02*rtn_obj**2	RD エリア名は DIC_RTN_OBJ
作業表用ファイル	rdsys03**2	—	
RPC トレースファイル	%PDDIR%*spool*pdrpctr	—	
ユーザ用 RD エリア (データ格納用)	rdsys04*rddata10**2	RD エリア名は RDDATA10	
ユーザ用 RD エリア (インデクス格納用)	rdsys04*rdindx10**2	RD エリア名は RDINDX10	
ユーザ LOB 用 RD エリア		rdsys05*rlob1**2	RD エリア名は RLOB1
		rdsys05*rlob2**2	RD エリア名は RLOB2

(凡例) — : 該当しません。

注※1

SPsetup.bat 実行時に表示されるセットアップ内容の確認画面の [HiRDB システムファイル領域用ディレクトリ] で指定したディレクトリ下に作成されます。省略値は%PDDIR%¥area ディレクトリになります。

注※2

SPsetup.bat 実行時に表示されるセットアップ内容の確認画面の [HiRDB RD エリア領域用ディレクトリ] で指定したディレクトリ下に作成されます。省略値は%PDDIR%¥area ディレクトリになります。

23

HiRDB サーバと HiRDB クライアント間の通信

この章では、HiRDB サーバと HiRDB クライアントの接続方法、DNS サーバやファイアウォールがある場合の設定などについて説明します。

23.1 HiRDB サーバと HiRDB クライアントの接続方法

HiRDB クライアントが HiRDB サーバに接続するには、クライアント環境定義の次に示すオペランドでホスト名（又は IP アドレス）を指定する必要があります。

- PDHOST
- PDFESHOST

これらのオペランドに指定するホスト名は、システム共通定義の pdunit オペランドで指定したホスト名を指定します。

ただし、ネットワークの構成によっては pdunit オペランドで指定したホスト名を指定しても接続できない場合があります。DNS を使用している環境では「[FQDN を指定した HiRDB サーバへの接続方法](#)」を、HiRDB のサーバ間で使用しているネットワークと HiRDB クライアントと HiRDB サーバ間で使用しているネットワークが異なる場合は「[マルチコネクションアドレス機能を使用した HiRDB サーバへの接続方法](#)」を参照してください。

23.1.1 FQDN を指定した HiRDB サーバへの接続方法

pdunit オペランドで指定したホスト名は、HiRDB サーバにアクセスするすべてのクライアントマシンの hosts ファイルに IP アドレスとともに登録する必要があります。しかし、DNS を使用すると、hosts ファイルに登録する必要がなくなるため、登録処理や IP アドレス変更に伴う hosts ファイルの変更処理が不要になります。

ドメイン内に含まれるホスト上で稼働する HiRDB サーバと接続する場合は、PDHOST、PDFESHOST にサーバマシンの FQDN を指定することで、HiRDB サーバに接続できます。

クライアント環境定義に指定できる名称を次の表に示します。

表 23-1 クライアント環境定義に指定できる名称

クライアント環境定義に指定する名称	バージョン 05-02 以前	バージョン 05-03 以降
ホスト名	○	○
FQDN	×	○*

(凡例)

- ：指定できます。
- ×：指定できません。


注※

大規模なネットワーク環境で、ホスト名や IP アドレスの登録、IP アドレスの変更に伴って hosts ファイルを変更したくない場合に使用します。

(1) FQDN を指定して HiRDB サーバへ接続する場合のネットワーク構成例と定義例

FQDN を指定して HiRDB サーバへ接続する場合のネットワーク構成例と定義例を次の図に示します。

図 23-1 FQDN を指定して HiRDB サーバへ接続する場合のネットワーク構成例と定義例



[説明]

- システム共通定義の pdunit オペランドの -x オプションには、HiRDB サーバで使用するネットワークのホスト名 (HS01) を指定します。
- クライアント環境定義の PDHOST には、HiRDB サーバの FQDN (HS01.soft.hitachi.co.jp) を指定します。

(2) 注意事項

- バージョン 05-03 より前の HiRDB サーバに接続する場合は、クライアント環境定義の PDHOST、PDFESHOST に FQDN を指定できません。指定するとクライアント最大待ち時間 (PDCWAITTIME 指定値) 経過後、キャンセル処理できないでサーバプロセスが残ることがあります。
- HiRDB サーバで定義するホスト名に FQDN を指定できません。
- HiRDB サーバが使用するネットワークと HiRDB クライアントが接続するネットワークが異なる場合は、マルチコネクションアドレス機能を使用して、HiRDB サーバに接続してください。マルチコネクションアドレス機能については、「[マルチコネクションアドレス機能を使用した HiRDB サーバへの接続方法](#)」を参照してください。

23.1.2 マルチコネクションアドレス機能を使用した HiRDB サーバへの接続方法

ネットワークの構成によっては pdunit オペランドで指定したホスト名を指定しても、HiRDB サーバと接続できないことがあります。例えば、HiRDB クライアントと HiRDB サーバ間で使用しているネットワークと、HiRDB サーバのサーバマシン間で使用しているネットワークが異なる場合がこれに該当します。

このような場合、マルチコネクションアドレス機能を使用します。この機能を使用すると、PDHOST 又は PDFESHOST オペランドに、pdunit オペランドと同じホスト名を指定しなくても、HiRDB サーバと接続できるようになります。

(1) マルチコネクションアドレス機能の使用方法

マルチコネクションアドレス機能を使用するには、システム共通定義の pdstart オペランドで -m オプションを指定します。

系切り替え構成を適用する際は、HiRDB サーバ間で使用するネットワークの IP アドレスを引き継がない場合でも、HiRDB クライアントと HiRDB サーバ間で使用するネットワークの IP アドレス（クライアントの接続先となる IP アドレス）は引き継ぐ構成としてください。その場合の定義例については、「[HiRDB/パラレルサーバの場合（IP アドレスを引き継ぐ系切り替えをする場合）](#)」を参照してください。


-m 及び -n オプションには、HiRDB クライアントがネットワークを経由して接続できる HiRDB サーバのホスト名を指定します。pdunit オペランドに指定したホスト名と同じ必要はありません。

(2) マルチコネクションアドレス機能を使用したネットワーク構成例と定義例

(a) HiRDB/シングルサーバの場合

マルチコネクションアドレス機能を使用したネットワーク構成例と定義例（HiRDB/シングルサーバの場合）を次の図に示します。

図 23-2 ネットワーク構成例と定義例 (HiRDB/シングルサーバの場合)




[説明]

- pdunit オペランドの-x オプションには、HiRDB サーバ間で使用するネットワークのホスト名 (HS01) を指定します。
- pdstart オペランドの-m オプションには、HiRDB クライアントと HiRDB/シングルサーバ間で使用するネットワークのホスト名 (he01) を指定します。
- クライアント環境定義の PDHOST オペランドには、HiRDB クライアントと HiRDB/シングルサーバ間で使用するネットワークのホスト名 (he01) を指定します。

(b) HiRDB/パラレルサーバの場合

マルチコネクションアドレス機能を使用したネットワーク構成例と定義例 (HiRDB/パラレルサーバの場合) を次の図に示します。

図 23-3 ネットワーク構成例と定義例 (HiRDB/パラレルサーバの場合)




[説明]

- pdunit オペランドの-x オプションには、HiRDB サーバ間で使用するネットワークのホスト名 (HS01, HS02) を指定します。
- pdstart オペランド (フロントエンドサーバを定義する pdstart オペランド) の-m オプションには、HiRDB クライアントと HiRDB サーバ間で使用するネットワークのホスト名 (he03) を指定します。
- クライアント環境定義の PDHOST オペランドには、HiRDB クライアントと HiRDB サーバ間で使用するネットワークのホスト名 (システムマネージャがあるホスト名: he01) を指定します。

(c) HiRDB/パラレルサーバの場合 (IP アドレスを引き継ぐ系切り替えをする場合)

マルチコネクションアドレス機能を使用したネットワーク構成と定義例 (IP アドレスを引き継ぐ系切り替えをする場合) を次の図に示します。

図 23-4 ネットワーク構成例と定義例 (IP アドレスを引き継ぐ系切り替えをする場合)




[説明]

- pdunit オペランドの-x オプションには、HiRDB サーバ間で使用するネットワークのホスト名 (HS01, HS03) を指定します。
- pdstart オペランド (フロントエンドサーバを定義する pdstart オペランド) の-m オプションには、HiRDB クライアントと HiRDB サーバ間で使用するネットワークの IP アドレスに対応するホスト名 (he04) を指定します。-n オプションは省略します。
- クライアント環境定義の PDHOST オペランドには、HiRDB クライアントと HiRDB サーバ間で使用するネットワークのホスト名 (システムマネージャがあるホスト名: he01) を指定します。

(d) HiRDB/パラレルサーバの場合 (IP アドレスを引き継がない系切り替えをする場合)

マルチコネクションアドレス機能を使用したネットワーク構成例と定義例 (IP アドレスを引き継がない系切り替えをする場合) を次の図に示します。

図 23-5 ネットワーク構成例と定義例 (IP アドレスを引き継がない系切り替えをする場合)



[説明]

- pdunit オペランドの-x オプションには、HiRDB サーバ間で使用するネットワークのホスト名 (HS01, HS03) を指定します。-c オプションには、予備系のホスト名 (HS02) を指定します。
- pdstart オペランド (フロントエンドサーバを定義する pdstart オペランド) の-m オプションには、HiRDB クライアントと HiRDB サーバ間で使用するネットワークのホスト名 (he04) を指定します。-n オプションには、予備系のホスト名 (he03) を指定します。
- クライアント環境定義の PDHOST オペランドには、HiRDB クライアントと HiRDB サーバ間で使用するネットワークのホスト名 (システムマネージャがあるホスト名: he01) を指定します。また、予備系のホスト名 (he03) も指定します。

23.2 DNS サーバで IP アドレスを管理する場合の設定

DNS サーバで IP アドレスを管理する場合の HiRDB システムには次の 2 とおりがあります。

- サーバマシンが同一ドメイン内に存在する場合
- サーバマシンが複数のドメインにわたって存在する場合

それぞれの HiRDB の設定方法を説明します。

23.2.1 同一ドメイン内での HiRDB の設定方法


サーバマシンが同一ドメイン内に存在する場合、pdunit オペランド及び pdstart オペランドのホスト名称に「ホスト名」又は「FQDN (完全修飾子付きドメイン名称。ただし 32 文字以内)」のどちらかを指定します。これによって、DNS サーバで IP アドレスが管理でき、hosts ファイルの設定が不要になります。

具体的には、次のオプションでホスト名か FQDN を指定します。

- pdunit オペランド：-x 及び -c オプション
- pdstart オペランド：-x, -m, 及び -n オプション

同一ドメインのシステム構成例を次の図に示します。

図 23-6 同一ドメインのシステム構成例



この場合の pdunit -x の指定例を次に示します。

- ホスト名指定の場合
pdunit -x hirdb01 -u unt1 -d "運用ディレクトリ名" -p ポート番号 …
pdunit -x hirdb02 -u unt2 -d "運用ディレクトリ名" -p ポート番号 …
pdunit -x hirdb03 -u unt3 -d "運用ディレクトリ名" -p ポート番号 …
- FQDN 指定の場合
pdunit -x hirdb01.pl.ne.jp -u unt1 -d "運用ディレクトリ名" -p ポート番号 …
pdunit -x hirdb02.pl.ne.jp -u unt2 -d "運用ディレクトリ名" -p ポート番号 …

pdunit -x hirdb03.pl2.ne.jp -u unt3 -d "運用ディレクトリ名" -p ポート番号 …

23.2.2 複数ドメインでの HiRDB の設定方法


サーバマシンが複数のドメインにわたって存在する場合、pdunit オペランド及び pdstart オペランドのホスト名称に「FQDN（完全修飾子付きドメイン名称：ただし 32 文字以内）」を指定します。これによって、DNS サーバで IP アドレスが管理でき、hosts ファイルの設定が不要になります。

具体的には、次のオプションで FQDN を指定します。

- pdunit オペランド：-x, 及び -c オプション
- pdstart オペランド：-x, -m, 及び -n オプション

複数ドメインのシステム構成例を次の図に示します。

図 23-7 複数ドメインのシステム構成例



この場合の pdunit -x の指定例を次に示します。

- FQDN 指定の場合

pdunit -x hirdb01.pl1.ne.jp -u unt1 -d "運用ディレクトリ名" -p ポート番号 …

pdunit -x hirdb02.pl1.ne.jp -u unt2 -d "運用ディレクトリ名" -p ポート番号 …

pdunit -x hirdb03.pl2.ne.jp -u unt3 -d "運用ディレクトリ名" -p ポート番号 …

23.3 ファイアウォールや NAT が設置されている場合の設定

HiRDB サーバと HiRDB クライアント間又は HiRDB サーバのユニット間に、ファイアウォールや NAT が設置されている場合の HiRDB の環境設定について説明します。


23.3.1 HiRDB/シングルサーバ側にファイアウォールを設置した場合

次の図のように HiRDB/シングルサーバ側にファイアウォールが設置され、そのファイアウォールが次のように設定されているとします。

ファイアウォールの設定

- 方向：受信
- 透過させる IP アドレス：172.16.0.10
- 透過させるポート番号：20000, 20001

図 23-8 ファイアウォールが HiRDB/シングルサーバ側に設置されているネットワーク構成例



この場合、サーバマシン及びクライアントマシンの設定は次のようになります。ファイアウォールを設置する場合、次のどれかのオペランドを指定する必要があります。

- pd_service_port オペランド
- pd_scd_port オペランド
- pdunit オペランドの-s オプション

ファイアウォールだけ設置する場合、クライアント環境定義 (PDSERVICEPORT オペランド) を指定する必要はありません。

サーバマシンの設定

- システム共通定義ファイル
set pd_name_port= 20000

```
set pd_service_port= 20001
pdunit -x hirdb01 -u unt1
pdstart -t SDS -s sds01 -u unt1
```

クライアントマシンの設定

- クライアント環境定義
PDHOST hirdb01
PDNAMEPORT 20000
PDCLTRCVPORT 30000※
PDCONTYPE ACTIVE※
- hosts ファイル
172.16.0.10 hirdb01

注※ クライアント側にファイアウォールがある場合は、PDCLTRCVPORT を指定するか、PDCONTYPE に ACTIVE を指定してください。クライアントとサーバの間に NAPT (IP マスカレード) のように、グローバル IP アドレスとローカル IP アドレスを 1 対複数で変換するような機能を設定している場合は、PDCONTYPE に ACTIVE を指定してください。

23.3.2 HiRDB/シングルサーバ側にファイアウォールと NAT を設置した場合

次の図のように HiRDB/シングルサーバ側にファイアウォールと NAT が設置され、それらが次のように設定されているとします。


ファイアウォールの設定

- 方向：受信
- 透過させる IP アドレス：172.16.0.10
- 透過させるポート番号：20000, 20001

NAT によるアドレス変換

128.1.1.1 ↔ 172.16.0.10

図 23-9 ファイアウォールと NAT が HiRDB/シングルサーバ側に設置されているネットワーク構成例



この場合、高速接続機能を使用する設定にしてください。サーバマシン及びクライアントマシンの設定は次のようになります。

サーバマシンの設定

- システム共通定義ファイル


```
set pd_name_port = 20000
set pd_service_port = 20001
pdunit -x hirdb01 -u unt1
pdstart -t SDS -s sds01 -u unt1
```

クライアントマシンの設定

- クライアント環境定義


```
PDHOST hirdb01
PDNAMEPORT 20000
PDSERVICEGRP sds01
PDSERVICEPORT 20001
PDSRVTYPE PC
PDCLTRCVPORT 30000*
PDCONTYPE ACTIVE*
```
- hosts ファイル


```
128.1.1.1 hirdb01
```

注※ クライアント側にファイアウォールがある場合は、PDCLTRCVPORT を指定するか PDCONTYPE に ACTIVE を指定してください。クライアントとサーバの間に NAT (IP マスカレード) のように、グローバル IP アドレスとローカル IP アドレスを 1 対複数で変換するような機能を設定している場合は、PDCONTYPE に ACTIVE を指定してください。


23.3.3 HiRDB/パラレルサーバ側にファイアウォールを設置した場合

次の図のように HiRDB/パラレルサーバ側にファイアウォールが設置され、そのファイアウォールが次のように設定されているとします。

ファイアウォールの設定

- 方向：受信
- 透過させる IP アドレス：172.16.0.10, 172.16.0.20
- 透過させるポート番号：20000, 20001

図 23-10 ファイアウォールが HiRDB/パラレルサーバ側に設置されているネットワーク構成例



この場合、サーバマシン及びクライアントマシンの設定は次のようになります。ファイアウォールを設置する場合、次のどれかのオペランドを指定する必要があります。

- pd_service_port オペランド
- pd_scd_port オペランド
- pdunit オペランドの-s オプション

ファイアウォールだけ設置する場合、クライアント環境定義 (PDSERVICEPORT オペランド) を指定する必要はありません。

サーバマシンの設定

- システム共通定義ファイル
set pd_name_port = 20000

```
set pd_service_port = 20001
pdunit -x hirdb01 -u unt1
pdunit -x hirdb02 -u unt2
pdstart -t MGR -u unt1
pdstart -t FES -s fes -u unt2
```

クライアントマシンの設定

- クライアント環境定義
PDHOST hirdb01
PDNAMEPORT 20000
PDCLTRCVPORT 30000※
PDCONTYPE ACTIVE※
- hosts ファイル
172.16.0.10 hirdb01
172.16.0.20 hirdb02

注※ クライアント側にファイアウォールがある場合は、PDCLTRCVPORT を指定するか PDCONTYPE に ACTIVE を指定してください。クライアントとサーバの間に NAPT (IP マスカレード) のように、グローバル IP アドレスとローカル IP アドレスを 1 対複数で変換するような機能を設定している場合は、PDCONTYPE に ACTIVE を指定してください。

23.3.4 HiRDB/パラレルサーバ側にファイアウォールと NAT を設置した場合

次の図のように HiRDB/パラレルサーバ側にファイアウォールと NAT が設置され、それらが次のように設定されているとします。


ファイアウォールの設定

- 方向：受信
- 透過させる IP アドレス：172.16.0.10, 172.16.0.20
- ポート番号：20000, 20001

NAT によるアドレス変換

```
128.1.1.1 ↔ 172.16.0.10
128.1.1.2 ↔ 172.16.0.20
```

図 23-11 ファイアウォールと NAT が HiRDB/パラレルサーバ側に設置されているネットワーク構成例



この場合、高速接続機能を使用する設定にしてください。サーバマシン及びクライアントマシンの設定は次のようになります。

サーバマシンの設定

- システム共通定義ファイル


```
set pd_name_port = 20000
set pd_service_port = 20001
pdunit -x hirdb01 -u unt1
pdunit -x hirdb02 -u unt2
pdstart -t MGR -u unt1
pdstart -t FES -s fes -u unt2
```

クライアントマシンの設定

- クライアント環境定義


```
PDHOST hirdb01
PDNAMEPORT 20000
PDSERVICEGRP fes
PDSERVICEPORT 20001
PDFESHOST hirdb02
PDSRVTYPE PC
PDCLTRCVPORT 30000*
```

PDCONTYPE ACTIVE*

- hosts ファイル
128.1.1.1 hirdb01
128.1.1.2 hirdb02

注※ クライアント側にファイアウォールがある場合は、PDCLTRCVPORT を指定するか PDCONTYPE に ACTIVE を指定してください。クライアントとサーバの間に NAT (IP マスカレード) のように、グローバル IP アドレスとローカル IP アドレスを 1 対複数で変換するような機能を設定している場合は、PDCONTYPE に ACTIVE を指定してください。


23.3.5 HiRDB サーバのユニット間にファイアウォールを設置した場合

HiRDB サーバはすべてのユニット間で通信できる必要があります。次の図のように HiRDB サーバのユニット間にファイアウォールを設置する場合、ファイアウォールでユニット間の通信に使用するポートを透過させる必要があります。

ファイアウォールの設定

- 方向：送信，受信
- 透過させる IP アドレス：172.16.0.10，172.16.0.20，10.0.0.30
- 透過させるポート番号：OS の自動割り当てポート，リモートシェルが使用するポート，HiRDB のオペランドで指定したポート

図 23-12 ファイアウォールが HiRDB サーバのユニット間に設置されているネットワーク構成例



次の場合、HiRDB サーバはユニット間の通信に OS の自動割り当てポートを使用するため、ファイアウォールで OS の自動割り当てポートを透過させる必要があります。

- ユティリティ及び運用コマンドを実行する場合
- pd_registered_port オペランドを指定しない場合
- pd_registered_port オペランドへ指定したポート番号を使用できなかった場合

次の場合、HiRDB サーバはユニット間の通信にリモートシェルを使用するため、ファイアウォールでリモートシェルが使用するポートを透過させる必要があります。

- ユティリティ及び運用コマンドを実行する場合
- IP アドレスを引き継がない系切り替え機能を使用する場合

次のオペランドへ指定したポートを HiRDB サーバはユニット間の通信に使用するため、ファイアウォールでオペランドへ指定したポートを透過させる必要があります。

サーバマシンの設定

- システム共通定義ファイル
 - pd_name_port オペランド
 - pd_service_port オペランド
 - pd_scd_port オペランド
 - pd_trn_port オペランド
 - pd_mlg_port オペランド
 - pd_alv_port オペランド
 - pd_registered_port オペランド
 - pdunit オペランドの-p オプション
 - pdunit オペランドの-s オプション
 - pdunit オペランドの-t オプション
 - pdunit オペランドの-m オプション
 - pdunit オペランドの-a オプション

23.4 HiRDB が使用するポート数

HiRDB の通信処理では、pd_registered_port オペランドの指定がない場合、OS が自動的に割り当てる通信ポート番号を使用します。使用する通信ポート数は、pd_max_users オペランドの値やバックエンドサーバ数の増加に伴って増加します。ポート数が不足すると、処理が中断したり、他プログラムの通信処理に影響を与えたりします。

なお、pd_registered_port オペランドで HiRDB が通信処理で使用するポート番号の範囲を指定（HiRDB 予約ポート機能）ができます。HiRDB 予約ポート機能については、「[HiRDB 予約ポート機能](#)」を参照してください。

23.4.1 ユニットが使用する通信ポート数の見積もり

HiRDB のユニットが使用する通信ポート数の目安を次に示します。

(1) HiRDB/シングルサーバの場合

計算式

$$\text{pd_max_usersの値} \times 4 + 1000$$

(2) HiRDB/パラレルサーバの場合

マルチフロントエンドサーバ構成の場合は、フロントエンドサーバごとに f, F を決定し、算出したポート数の合算となります。フロントエンドサーバごとのポート数の目安を算出する計算式を次に示します。

計算式

$$\begin{aligned} & \{b \times [k \times [(b-1) \div 2 + B + 1] + 1] \\ & + f \times (k \times (b+B) + D + 2) + d \times 2\} \\ & \times \text{pd_max_usersの値} + 1000 \end{aligned}$$

b : ユニット内のバックエンドサーバ数

B : ユニット外のバックエンドサーバ数

f : ユニット内のフロントエンドサーバ数

フロントエンドサーバごとに 1, 又は 0 のどちらかの値になります。

ユニット内にフロントエンドサーバがある場合 : 1

ユニット外にフロントエンドサーバがある場合 : 0

d : ユニット内のディクショナリサーバ数

D : ユニット外のディクショナリサーバ数

k : 2 ÷ 3

23.4.2 注意事項

- 実行する SQL 文によっては、目安以上のポート数が必要となる場合があります。
- OS が自動的に割り当てるポート数で足りない場合は、pd_registered_port オペランドで指定し直してください。
- ポート番号は、HiRDB が解放しても OS がすぐに解放しない場合 (TIME_WAIT 状態) があります。そのため、目安以上のポート数を一時的に使用する場合があります。TIME_WAIT 状態によるポート数不足を回避する方法については、「[ポート数不足を回避する方法](#)」を参照してください。
- システム内のバックエンドサーバ数が多いシステム構成の場合、計算した値が OS のポート番号の上限値や pd_registered_port に指定したポート番号を超えるおそれがあります。その場合の対策については、「[ユニット数又はサーバ数が多いシステムを構築する場合の考慮点](#)」を参照してください。

23.4.3 計算例

(例 1)

1 ユニット構成の HiRDB/パラレルサーバ (FES, DS, BES が 5 個) で、pd_max_users = 1000 とした場合

$$\begin{aligned} & \{5 \times [2 \div 3 \times (0+0) + 1] \\ & + 1 \times (2 \div 3 \times 0 + 0 + 2) + 1 \times (0+1)\} \\ & \times 1000 + 1000 = 9000 \end{aligned}$$

9000 個のポート数が目安となります。

(例 2)

ユニット構成のパラレル (ユニット 1 (FES, DS, BES が 2 個), ユニット 2 (BES が 3 個)) で、pd_max_users = 1000 とした場合

ユニット 1 :

$$\begin{aligned} & \{2 \times [2 \div 3 \times (3+0) + 1] \\ & + 1 \times (2 \div 3 \times 3 + 0 + 2) + 1 \times (0+1)\} \\ & \times 1000 + 1000 = 12000 \end{aligned}$$

ユニット 2 :

$$\begin{aligned} & \{3 \times [2 \div 3 \times (2+1) + 1] \\ & + 0 \times (2 \div 3 \times 2 + 1 + 2) + 0 \times (1+1)\} \\ & \times 1000 + 1000 = 10000 \end{aligned}$$

それぞれに 12000 個, 10000 個のポート数が目安となります。

23.4.4 ポート数不足を回避する方法

次に示すような運用をする場合、大量の TCP ポートが TIME_WAIT 状態となり、システム全体の TCP ポートが不足し、トランザクションがエラーとなったり、HiRDB が異常終了したりすることがあります。

- ユティリティ及びコマンドを連続実行する場合
- UAP の同時接続数が多く、その UAP がトランザクションの実行を繰り返す場合

このような運用をする場合、次に示す設定を行い、TCP ポートが不足しないようにしてください。

なお、ここで説明する Windows レジストリや設定値は、使用している Windows のバージョンによって異なる場合があります。使用している Windows のマニュアルを参照し、ここで説明している指定値の目安で示した値を設定してください。

(1) TCP ポートの枯渇を回避する設定

pd_registered_port オペランドで HiRDB が通信処理で使用するポート番号の範囲を拡大 (HiRDB 予約ポート機能) すると TCP ポートの枯渇を回避できます。HiRDB 予約ポート機能については、「[HiRDB 予約ポート機能](#)」を参照してください。

(2) TCP ポートを TIME_WAIT 状態に保つ時間を短くする設定

TCP ポートを TIME_WAIT 状態に保つ時間を短くするには、次に示す Windows レジストリの設定値を指定してください。

- レジストリキー：
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
- レジストリ値：
TcpTimedWaitDelay
- 指定値の目安：
30

(3) TCP ポートの OS 自動割り当てポートの範囲を拡大する設定

TCP ポートの OS 自動割り当てポートの範囲を拡大するには、次に示すコマンドを実行して設定値を変更してください。

- 実行コマンド：
netsh int ipv4 set dynamic tcp start=数値 num=範囲
- 指定値の目安：
サーバマシン内で使用する予約ポートと重複しない範囲で、OS 自動割り当てポートの範囲を拡大してください。

23.5 HiRDB で指定するポート番号

23.5.1 HiRDB で指定するポート番号の一覧

ポート番号を指定するオペランドを次の表に示します。

表 23-2 HiRDB で指定するポート番号の一覧

設定箇所	指定する環境変数又はオペランド	説明
クライアント環境定義	PDNAMEPORT	HiRDB のポート番号
	HiRDB_PDNAMEPORT	
	PDSERVICEPORT	高速接続用のポート番号
	PDFESHOST	フロントエンドサーバがあるユニットのポート番号
	PDCLTRCVPORT	クライアントの受信ポート番号
	PDASTPORT	HiRDB Control Manager - Agent のポート番号
システム共通定義	pd_name_port	HiRDB のポート番号
	pdunit -p	
	pd_service_port	スケジューラプロセスのポート番号
	pd_scd_port	
	pdunit -s	
	pd_tm_port	トランザクションサーバプロセスのポート番号
	pdunit -t	
	pd_mlg_port	メッセージログサーバプロセスのポート番号
	pdunit -m	
	pd_alv_port	ユニット監視プロセスのポート番号
	pdunit -a	
	pd_registered_port	HiRDB 予約ポート機能で使用するポート番号
	pd_crypto_service_port	スケジューラプロセスの暗号化通信接続用のポート番号
ユニット制御情報定義	pd_service_port	スケジューラプロセスのポート番号
	pd_registered_port	HiRDB 予約ポート機能で使用するポート番号
	pd_crypto_service_port	スケジューラプロセスの暗号化通信接続用のポート番号

設定箇所	指定する環境変数又はオペランド	説明
%windir% %system32%drivers%etc%services files ファイル	—	連絡用ポート番号

23.5.2 ポート番号の指定方法

ここでは、ポート番号の指定方法について、それぞれ説明します。

(1) クライアント環境定義

マニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」の「クライアント環境定義（環境変数の設定）」を参照してください。

(2) システム共通定義及びユニット制御情報定義

システム共通定義及びユニット制御情報定義のオペランドの指定有無と使用するポート番号について説明します。

オペランドに指定したポート番号を固定したい場合、表中の「使用するポート番号」を参照して、そのポート番号を使用する組み合わせでオペランドを指定してください。例えば、「(a)HiRDB のポート番号」で、HiRDB/パラレルサーバの場合、pd_name_port オペランドに指定したポート番号に固定したいとき、pdunit -p は指定を省略してください。

(a) HiRDB のポート番号

HiRDB のポート番号は、pd_name_port オペランド及び pdunit オペランドの -p オプションに指定します。これらのオペランドの指定有無と使用するポート番号について説明します。

HiRDB/シングルサーバの場合

pd_name_port	pdunit -p	使用するポート番号
あり	あり	pd_name_port の指定
	なし	
なし	あり	20000
	なし	

HiRDB/パラレルサーバの場合

pd_name_port	pdunit -p	使用するポート番号
あり	あり	pdunit -p の指定
	なし	pd_name_port の指定

pd_name_port	pdunit -p	使用するポート番号
なし	あり	pdunit -p の指定
	なし	20000

(b) スケジューラプロセスのポート番号

スケジューラプロセスのポート番号は、次のオペランドに指定します。

- pd_service_port オペランド
- pd_scd_port オペランド
- pdunit オペランドの-s オプション

これらのオペランドの指定有無と使用するポート番号を次に示します。

指定箇所				使用するポート番号
システム共通定義			ユニット制御情報定義	
pd_service_port	pd_scd_port	pdunit -s	pd_service_port	
あり	あり	あり	あり	pdunit -s の指定
			なし	
		なし	あり	pd_scd_port の指定
			なし	
	なし	あり	あり	pdunit -s の指定
			なし	
		なし	あり	ユニット制御情報定義の pd_service_port の指定
			なし	システム共通定義の pd_service_port の指定
なし	あり	あり	あり	pdunit -s の指定
			なし	
		なし	あり	pd_scd_port の指定
			なし	
	なし	あり	あり	pdunit -s の指定
			なし	
		なし	あり	ユニット制御情報定義の pd_service_port の指定
			なし	※

注※

システム共通定義又はユニット制御情報定義に pd_registered_port オペランドを指定した場合、pd_registered_port オペランドに指定した範囲内のポート番号を使用します。pd_registered_port オペランドを指定しない場合、OS が自動的に割り当てたポート番号を使用します。

(c) トランザクションサーバプロセス、メッセージログサーバプロセス、及びユニット監視プロセスのポート番号

トランザクションサーバプロセス、メッセージログサーバプロセス、及びユニット監視プロセスのポート番号は、次に示すオペランドに指定します。

- トランザクションサーバプロセス
pd_trn_port オペランド及び pdunit オペランドの-t オプション
- メッセージログサーバプロセス
pd_mlg_port オペランド及び pdunit オペランドの-m オプション
- ユニット監視プロセス
pd_alv_port オペランド及び pdunit オペランドの-a オプション

これらのオペランドの指定有無と使用するポート番号を次に示します。

pd_trn_port 又は pd_mlg_port 又は pd_alv_port	pdunit -t 又は -m 又は -a	使用するポート番号
あり	あり	pdunit -t, -m, 又は-a の指定
	なし	pd_trn_port 又は pd_mlg_port 又は pd_alv_port の指定
なし	あり	pdunit -t, -m, 又は-a の指定
	なし	※

注※

システム共通定義又はユニット制御情報定義に pd_registered_port オペランドを指定した場合、pd_registered_port オペランドに指定した範囲内のポート番号を使用します。pd_registered_port オペランドを指定しない場合、OS が自動的に割り当てたポート番号を使用します。

(d) HiRDB 予約ポート機能で使用するポート番号

HiRDB 予約ポート機能で使用するポート番号は、pd_registered_port オペランドに指定します。このオペランドの指定有無と使用するポート番号を次に示します。

指定箇所		使用するポート番号
システム共通定義	ユニット制御情報定義	
pd_registered_port	pd_registered_port	
あり	あり	ユニット制御情報定義の指定
	なし	システム共通定義の指定
なし	あり	ユニット制御情報定義の指定
	なし	—

(凡例) —：該当しません。

(e) スケジューラプロセスの暗号化通信接続用のポート番号

スケジューラプロセスの暗号化通信接続用のポート番号は、pd_crypto_service_port オペランドに指定します。このオペランドの指定有無と使用するポート番号を次に示します。

指定箇所		使用するポート番号
システム共通定義	ユニット制御情報定義	
pd_crypto_service_port	pd_crypto_service_port	
あり	あり	ユニット制御情報定義の指定
	なし	システム共通定義の指定
なし	あり	ユニット制御情報定義の指定
	なし	—

(凡例) —：該当しません。

(3) 連絡用ポート番号

「OS 環境ファイルの設定」を参照してください。

23.5.3 ポート番号の重複に関する注意事項

HiRDB システム定義（表「HiRDB で指定するポート番号の一覧」）のシステム共通定義及びユニット制御情報定義）で指定するポート番号の重複についての注意事項を次に示します。

- 同じユニットでは、各オペランドに異なるポート番号を指定してください。
- HiRDB/パラレルサーバで、一つのサーバマシン上で複数のユニットを起動する場合、それぞれのユニットの各オペランドには異なるポート番号を指定してください。

- 一つのサーバマシン上で、複数の HiRDB を起動する場合、それぞれの HiRDB の各オペランドには異なるポート番号を指定してください。
- 一つのサーバマシン上に HiRDB クライアントと HiRDB サーバがある場合、各オペランドには、クライアント環境定義の PDCLTRCVPORT と異なるポート番号を指定してください。
- 次の条件を満たすようにポート番号を指定してください。
 - ほかのプログラムプロダクトが使用しているポート番号と異なる
 - %windir%\system32\drivers\etc\services (DNS 環境の場合は定義した場所) に登録されたポート番号と異なる
 - OS が自動的に割り当てるポート番号[※]の範囲に含まれない
注※ OS が自動的に割り当てるポート番号の範囲は OS によって異なります。
- HiRDB のポート番号の指定を省略した場合、HiRDB のポート番号に 20000 が仮定されます。そのため、各オペランドには 20000 を指定しないでください。

23.6 HiRDB 予約ポート機能

HiRDB 予約ポート機能とは、pd_registered_port オペランドでポート番号の範囲を指定して、特定の通信ポート番号の範囲で通信できるようにする機能です。この機能によって、次のようなことが防げます。

- HiRDB 以外のプログラムが OS の自動割り当てポート番号を多数使用した通信処理をしている場合、通信ポート番号不足が発生して処理が中断される
- HiRDB が大量の通信ポート番号を使用し、他プログラムの通信処理に影響を与える
確保したポートは HiRDB が解放しても、ある一定時間は再利用されません。そのため、短時間にポートを使用する処理が大量に発生した場合、ポート番号不足が発生する可能性があります。

HiRDB が大量のポート番号を使用する運用をする場合は、「[ポート数不足を回避する方法](#)」を参照してください。

なお、HiRDB 予約ポート機能を使用する場合の定義例、及び注意事項については、マニュアル「HiRDB システム定義」の pd_registered_port オペランドの説明を参照してください。

23.6.1 HiRDB 予約ポート数の見積もり

(1) 統計情報からの見積もり

統計情報から HiRDB の通信ポート番号の使用数を計れます。統計解析ユーティリティの「システムの稼働に関する統計情報」で、次の情報から HiRDB の通信ポート数を算出します。なお、これらの詳細は、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。

- HiRDB 予約ポート使用数
- HiRDB 予約ポートオーバー時の OS 自動割り当てポート使用数

計算式

$$\text{HiRDB予約ポート使用数} + \text{HiRDB予約ポートオーバー時のOS自動割り当てポート使用数} + 100^{**}$$

注※ 予備として加算しています。

(2) 推奨値の見積もり

推奨値は、「[ユニットが使用する通信ポート数の見積もり](#)」の計算式で求められます。なお、この値は目安です。運用上は「[統計情報からの見積もり](#)」の値を使用してください。

付録

付録 A HiRDB の最大値・最小値

付録 A.1 システム構成に関する最大値と最小値

HiRDB のシステム構成に関する最大値と最小値を次の表に示します。

表 A-1 HiRDB のシステム構成に関する最大値と最小値

項目	最小値	最大値	単位
1 ユニットに作成できるサーバ数	1	34	個
シングルサーバ数	1	1	個
システムマネージャ数	1	1	個
フロントエンドサーバ数	1	1,024	個
ディクショナリサーバ数	1	1	個
バックエンドサーバ数	1	16,382	個
総 RD エリア数	3	8,388,592	個
マスタディレトリ用 RD エリア数	1	1	個
データディレトリ用 RD エリア数	1	1	個
データディクショナリ用 RD エリア数	1	59	個
解析情報表及び運用履歴表を格納するデータディクショナリ用 RD エリア	1	1	個
ユーザ用 RD エリア数	0	8,388,589	個
データディクショナリ LOB 用 RD エリア数	0	2	個
ユーザ LOB 用 RD エリア数	0	8,388,325	個
レジストリ用 RD エリア数	0	1	個
レジストリ LOB 用 RD エリア数	0	1	個
リスト用 RD エリア	0	8,388,588	個
1RD エリア中の HiRDB ファイル数	1	16	個
1RD エリア中の実表数と順序数生成子数の合計	0	500	個
1RD エリア中のインデクス数	0	500	個
1RD エリア中のリスト数	0	50,000	個
総 HiRDB ファイル数	1	134,217,728	個
同時アクセス可能実表数	4	32,000	個

項目	最小値	最大値	単位
最大同時接続数	1	HiRDB/シングル サーバの場合： 3,000 HiRDB/パラレル サーバの場合： 2,000 ^{*1}	個
HiRDB で作成可能なユーザ数 ^{*2}	1	無制限	個
同時リスト所有可能ユーザ数	0	32,767	個
1 ユーザ当たりのリスト作成数	0	32,767	個
1 トランザクション当たりの作業表作成数	0	512	個
1 サーバ当たりのグローバルバッファ数 ^{*3}	1	2,000,000	個
HiRDB ファイルシステム領域長	1	1,048,575	メガバイト
Windows のファイル容量	0	$2^{63}-1$	バイト

注※ 1

マルチフロントエンドサーバ構成の場合、フロントエンドサーバ数×pd_max_users 数の上限が 2,000 になります。

注※ 2

1 ユーザ当たりディクショナリ表 (SQL_USERS) を 1 行消費するため、データディクショナリ用 RD エリアの容量に依存します。

注※ 3

ただし、システム全体では 2,147,483,647 が上限となります。

付録 A.2 データベースに関する最大値と最小値

データベースに関する最大値と最小値を次の表に示します。

表 A-2 データベースに関する最大値と最小値

項目		最小値	最大値	単位
文字データの長さ (定義長)	CHAR	1	30,000	字 (バイト)
	VARCHAR	1	32,000	字 (バイト)
各国文字データの長さ (定義長)	NCHAR	1	15,000	字
	NVARCHAR	1	16,000	字
混在文字データの長さ (定義長)	MCHAR	1	30,000	バイト
	MVARCHAR	1	32,000	バイト

項目		最小値	最大値	単位
パック形式 10 進数の精度	DECIMAL 又は NUMERIC	1	38	けた
パック形式 10 進数の位取り	DECIMAL 又は NUMERIC	0	38	けた
時刻印データの小数秒精度	TIMESTAMP	0	6	けた
BLOB データの長さ		1	2,147,483,647	バイト
BINARY データの長さ (定義長)		1	2,147,483,647	バイト
表中の列数		1	30,000	列
表中のインデクス数		0	255	個
インデクスの構成列数		1	64	列
クラスタキーの構成列数		1	64	列
表を分割格納する RD エリア数		1	4,096	個
表を分割配置する BES 数		1	4,096	個
横分割表を定義時の格納条件に指定する定数の総数 (格納条件を省略した場合も 1 と数える)		1	15,000	個
ビュー表の基になる表数		1	128	個
ビュー表の列数		1	30,000	列
主キーの構成列数		1	64	列
外部キーの構成列数		1	64	列
1 表中の外部キー数		0	255	個
一つの主キーを参照する外部キー数		0	255	個
1 表中に指定できる検査制約定義数		0	254	個
1 表中に定義できる検査制約中で指定した論理演算子 AND, OR, 及び検査制約定義の数の合計 (CASE 式の WHEN 探索条件中の論理演算子の AND 及び OR は除きます)		0	254	個
識別子の長さ (表識別子, 列名, データ型識別子, インデクス型識別子, 属性名, ルーチン識別子, 相関名, インデクス識別子, カーソル名, SQL 文識別子, RD エリア名, 埋込み変数名, 標識変数名, パスワード, 制約名, 条件名, SQL 変数名, 問合せ名, トリガ識別子, 文ラベル, ループ変数名, ホスト識別子, リスト名, SQL パラメタ名, 接続制約名)		1	30	バイト
FIX 表の行長		1	30,000	バイト
手続き又は関数の SQL パラメタ数		0	30,000	個
繰返し列数		2	30,000	個
IP アドレスによる接続制限の登録数		0	10,000	個

項目	最小値	最大値	単位
1 サーバで生成するインデクス情報ファイル数	—	—※1	—
次に示すユティリティがメッセージに表示できる処理行数 <ul style="list-style-type: none"> • pdload • pdrorg • pdrbal 	0	4,294,967,295※2	件

注※1

プラグイン使用の有無、サーバ内の RD エリア数などによって最大値は変動します。なお、プラグインインデクスの遅延一括作成に HiRDB ファイルシステム領域を使用する場合、最大値は 4,096 になります。

注※2

4,294,967,295 件以上のデータを処理した場合、表示行数が一度 0 にリセットされ、再度 1 からカウントアップします。

付録 A.3 HiRDB ファイル名に関する最大値と最小値

HiRDB ファイル名に関する最大値と最小値を次の表に示します。

表 A-3 HiRDB ファイル名に関する最大値と最小値（単位：文字）

HiRDB ファイル種別	HiRDB ファイルに指定できるファイル名の長さ		パス名の長さ※の最大値
	最小値	最大値	
システムステータスファイル	1	30	167
サーバステータスファイル	1	30	167
システムログファイル	1	30	167
シンクポイントダンプファイル	1	30	167
アンロードログファイル	1	30	167
監査証跡ファイル	16	—	167
作業表用ファイル	25	—	167
RD エリア構成ファイル	1	30	167
バックアップファイル	1	30	167
アンロードデータファイル	1	30	167
インデクス情報ファイル	30	—	167
差分バックアップ管理ファイル	1	30	167

(凡例) - : 該当しません。最小値の欄に記載されている値が固定値です。

注※


パス名の長さは、「HiRDB ファイルシステム領域¥HiRDB ファイル」の長さです。

付録 B HiRDB のプロセス一覧

ここでは、HiRDB で起動するプロセスについて説明します。

付録 B.1 HiRDB/シングルサーバで起動するプロセス

HiRDB で起動するプロセスの構造を次に示します。



HiRDB/シングルサーバで起動するプロセスを次の表に示します。

表 B-1 HiRDB/シングルサーバで起動するプロセス (システムサーバ)

プロセス名		説明	プロセス数	サーバ名称
マニュアルでの表記	プロセス名称			
HiRDB サービスプロセス	pdservice	プロセスサーバの制御	1	—
リモート受け付けプロセス	pdrshsrv	リモートシェル・リモートコピーの実行受け付け	1 (pdntenv コマンドでリモート機能を有効にした場合に起動します)	—
プロセスサーバプロセス	pdprcd	HiRDB 関連プロセスの管理	1	_prc
後処理プロセス	pdrsvre	プロセス異常終了時の後始末処理	pd_process_terminator の指定値が fixed の場合： pd_process_terminator_max の値 pd_process_terminator の指定値が resident の場合：3～HiRDB が規定したプロセス数 pd_process_terminator の指定値が nonresident の場合：0～異常終了したプロセス数	_admrsvr
サーバモード系切り替え用 HiRDB 起動プロセス	pdstart2d	クラスタソフトウェアと連動した HiRDB プロセスの起動制御	1 (オンライン時はなし)	_pdstrt2

プロセス名		説明	プロセス数	サーバ名称
マニュアルでの表記	プロセス名称			
		<ul style="list-style-type: none"> • ユーザサーバホットスタンバイを行わないスタンバイ型系切り替え • ユーザサーバホットスタンバイ • 高速系切り替え 		
メッセージログサーバプロセス	pdmlgd	メッセージ出力制御	1	_mlg
システムマネージャプロセス	pdrdmd	ユニット起動・停止制御、接続ユーザ管理 (なお、ネームサービス、又はノードマネージャと表記している場合があります)	1	_rdm
ステータサーバプロセス	pdstd	ユニット用ステータスファイルの入出力制御	1	_sts0
スケジューラプロセス	pdscdd	シングルサーバプロセスへのトランザクションの割り当て (なお、ロックサーバと表記している場合があります)	1	_scd
トランザクションサーバプロセス	pdtrnd	トランザクション制御	1	_tm
トランザクション回復プロセス	pdtrrvd	トランザクションの決着・回復制御	1～ダウンした pdsds 数 ^{*1}	_tmrcv
監査証跡管理サーバプロセス	pdaudd	監査証跡管理	pd_aud_file_name の指定がある場合は 1, ない場合は 0	_aud
監査証跡自動データロード制御プロセス	pdauld	自動データロード用 pdload の起動制御	pd_aud_file_name の指定があり、かつ pd_aud_auto_loading に Y を指定している場合は 1, それ以外は 0	_auld
トラブルシュート情報取得プロセス	pdprfd	トラブルシュート機能の制御	1	—

プロセス名		説明	プロセス数	サーバ名称
マニュアルでの表記	プロセス名称			
ログサーバプロセス	pdlogd	システムログ取得制御, ログ関連プロセス制御	1	_logN
デフォードライトプロセス	pd_buf_dfw	DB 格納ディスクへのバックグラウンドライト	1	ldfwN
非同期 READ プロセス	pd_ios_ard	非同期 READ 機能	pd_max_ard_process の値	lardN
デフォードライト処理用並列 WRITE プロセス	pd_buf_awt	デフォードライト処理の並列 WRITE 機能	pd_dfw_awt_process の値	lawtN
REDO プロセス	pd_rcv_rd	全面リラン時の DB の前進復帰	MIN (接続ディスク数, pd_max_recover_process の値) 接続ディスク数: RD エリアを定義した論理ボリューム数 pd_rdarea_open_attribute_use に Y を指定している場合は pd_max_recover_process の値※2	2rrnM
ログスワッププロセス	pdlogswd	システムログ関連ファイルの割り当て・解放・入出力管理, シンクポイントダンプ取得	1	_logNs
デッドロック監視プロセス	pdlckmnd	排他制御処理の分散を行っている場合のデッドロック検知	pd_lck_pool_partition に 2 以上を指定し, かつ pd_lck_deadlock_check に Y を指定すると 1, それ以外は 0	_lckmnN

表 B-2 HiRDB/シングルサーバで起動するプロセス (ユーザサーバ)

プロセス名		説明	プロセス数	サーバ名称
マニュアルでの表記	プロセス名称			
シングルサーバプロセス	pdsds	SQL 処理	pd_max_users の値※3	サーバ名※4

表 B-3 HiRDB/シングルサーバで起動するプロセス (ユティリティサーバ)

プロセス名※5		説明	プロセス数	サーバ名称
マニュアルでの表記	プロセス名称			
pdinit 制御プロセス	pdinitd	初期設定ユティリティ実行プロセス	1	0minit0
pdcopy バックアップ出力プロセス	pdcopyb	バックアップファイル出力	多重度数×コマンド同時実行数	0bcpy?0※6
pdcopy データベース読み込みプロセス	pdcopyr	データベース読み込み	コマンド同時実行数	0rcopy0
pdrstr バックアップ読み込みプロセス	pdrstrb	バックアップファイル読み込み	コマンド同時実行数	0brstr0
pdrstr マスタディレクトリ用 RD エリア読み込みプロセス	pdrstrm	マスタディレクトリ用 RD エリア読み込み	コマンド同時実行数	0mrstr0
pdrstr アンロードログ読み込みプロセス	pdrstrl	アンロードログファイル読み込み	コマンド同時実行数	0lrstr0
pdrstr データベース書き込みプロセス	pdrstrr	データベース書き込み	コマンド同時実行数	0brstr0
pdrstr マスタディレクトリ用 RD エリア書き込みプロセス	pdrstrw	マスタディレクトリ用 RD エリア書き込み	コマンド同時実行数	0wrstr0
pdload 制御プロセス	pdloadm	データロード制御	pdload コマンド同時実行数	0mload0
pdrorg 制御プロセス	pdrorgm	DB 再編成制御 (アンロード, リロード, インデクス再編成・再作成, 空きペー	pdrorg, pdreclaim, pdpgbfon コマンド同時実行数	0mrorg0

プロセス名※5		説明	プロセス数	サーバ名称
マニュアルでの表記	プロセス名称			
		ジ解放, 及びグローバルバッファ常駐化)		
pdgetcst 制御プロセス	pdgcstm	最適化情報収集	pdgetcst コマンド同時実行数	0mgcst0
pddbstd 制御プロセス	pddbstd1	DB 状態解析制御	pddbstd コマンド同時実行数	0mdbstd0
pdexp 制御プロセス	pdexpm	ディクショナリ搬出入制御	1	0mexp0
pdplgexe 制御プロセス	pdplgexm	プラグインユティリティ実行制御	プラグインが提供するコマンド同時実行数	0mplge0
MIB パフォーマンス情報取得プロセス	pdmibcd	pdmibcmd コマンドによって指定された MIB パフォーマンス情報の取得	1	0mbcd0

(凡例)

－：該当しません。

注

- サーバ名称の xxxN はユーザーサーバ数によって 1, 2, …ユニット最大サーバ数と増加します。
- サーバ名称の xxxM は定義によって 2~11 と増加します。
- サーバ名称はメッセージ出力やコマンド情報出力などで使用されます。

注※1

ダウンした pdsds 数が二つ以上発生した場合に、ダウンした数と同数まで増加します。ダウンした pdsds のトランザクションが決着するに従ってプロセス数は減少し、回復対象となるトランザクションがなくなると 1 に戻ります。上限値を次に示します。

MIN (↓pd_trn_rcvmsg_store_bufllen の値÷72 ↓, pd_max_users の値×2 + 7)

注※2

REDO プロセスは、HiRDB 開始時に起動され、起動が完了すれば停止します。

注※3

ユティリティサーバの場合にはプロセス数は 0 となります。計算後に 2000 を超える場合には 2000 までが起動されるプロセスとなります。また、pd_process_count が指定されている場合には起動プロセス数は指定値分となります。pd_process_count を超えるアクセス要求があった場合は、同時処理するために同時アクセス数のプロセスを pd_max_users の値まで起動します。

注※4

システム共通定義の pdstart オペランドの-s オプションで指定するサーバ名です。

注※5


対応するコマンドが実行中のときだけプロセスが起動され、コマンドが終了すればプロセスは停止します。

注※6

「?」は、バックアップ出力プロセスの多重度数（pdcopy の-f オプションで指定した制御文ファイル中の-b オプション指定値数）によって、0, 1, …f と増加します。

付録 B.2 HiRDB/パラレルサーバで起動するプロセス

HiRDB で起動するプロセスの構造を次に示します。



HiRDB/パラレルサーバで起動するプロセスを次の表に示します。

表 B-4 HiRDB/パラレルサーバで起動するプロセス（システムサーバ）（1/2）

プロセス名		説明	プロセス数	サーバ名称	サーバごとのプロセスの起動有無	
マニュアルでの表記	プロセス名称				MGR	非MGR
HiRDB サービスプロセス	pdservice	プロセスサーバの制御	1	—	—	—
リモート受け付けプロセス	pdrshsrv	リモートシェル・リモートコピーの実行受け付け	1（pdntenv コマンドでリモート機能を有効にした場合に起動します）	—	—	—
プロセスサーバプロセス	pdprcd	HiRDB 関連プロセスの管理	1	_prc	○	○
後処理プロセス	pdrsvre	プロセス異常終了時の後始末処理	pd_process_terminator の指定値が fixed の場合： pd_process_terminator_max の値 pd_process_terminator の指定値が resident の場合：3～ HiRDB が規定したプロセス数	_admrsvr	○	○

プロセス名		説明	プロセス数	サーバ名称	サーバごとのプロセスの起動有無	
マニュアルでの表記	プロセス名称				MGR	非MGR
			pd_process_terminator の指定値が nonresident の場合：0～異常終了したプロセス数			
サーバモード系切り替え用 HiRDB 起動プロセス 1	pdstart2d	クラスタソフトウェアと連動した HiRDB プロセスの起動制御 <ul style="list-style-type: none"> ユーザサーバホットスタンバイを行わないスタンバイ型系切り替え ユーザサーバホットスタンバイ 高速系切り替え 1:1 スタンバイレス型系切り替えの実行系 	1 (オンライン時はなし)	_pdstrt2	○	○
サーバモード系切り替え用 HiRDB 起動プロセス 2	pdstart2a	クラスタソフトウェアと連動した HiRDB プロセスの起動制御 <ul style="list-style-type: none"> 1:1 スタンバイレス型系切り替えの待機系 	1 (オンライン時はなし)	_pdst2a1	×	○
サーバモード系切り替え用 HiRDB 起動プロセス 3	pdsvstartd	クラスタソフトウェアと連動した HiRDB プロセスの起動制御 <ul style="list-style-type: none"> 影響分散スタンバイレス型系切り替えの待機系 	pd_ha_agent に activeunits を指定している場合は 1, それ以外は 0	_pdsvstd	×	○
トラブルシュート情報取得プロセス	pdprfd	トラブルシュート機能の制御	1	-	○	○
メッセージログサーバプロセス	pdmlgd	メッセージ出力制御 (pd_mlg_msg_log_unit に local を指定している場合に起動します)	1	_mlg	○	○
システムマネージャ (MGR ユ	pdrdmd	ユニット起動・停止制御, 接続ユーザ管理	1	_rdm	○	×

プロセス名		説明	プロセス数	サーバ名称	サーバごとのプロセスの起動有無	
マニュアルでの表記	プロセス名称				MGR	非MGR
ニット) プロセス		(なお、ネームサービス、又はノードマネージャと表記している場合があります)				
ノードマネージャ (非MGR ユニット) プロセス	pdndmd	ユニット起動・停止制御、接続ユーザ管理 (なお、ネームサービスと表記している場合があります)	1	_ndm	×	○
ステータスサーバプロセス	pdstsd	ユニット用ステータスファイルの入出力制御	1	_sts0	○	○
スケジューラプロセス	pdscdd	バックエンドサーバプロセス、ディクショナリサーバプロセス、及びフロントエンドサーバプロセスの割り当て (なお、ロックサーバと表記している場合があります)	1	_scd	○	○
トランザクションサーバプロセス	pdtrnd	トランザクション制御	1	_trn	○	○
トランザクション回復プロセス	pdtrnrvd	トランザクションの決着・回復制御	FES の場合： 1～ダウンした pdfes 数 ^{※1} DS の場合： 1～ダウンした pddic 数 ^{※1} BES の場合： 1～ダウンした pdbes 数 ^{※1}	_trnrcv	○	○
監査証跡管理サーバプロセス	pdaudd	監査証跡管理	pd_aud_file_name の指定がある場合は 1、ない場合は 0	_aud _auz ^{※2}	○	○
監査証跡自動データロード制御プロセス	pdaudld	自動データロード用 pdload の起動制御	監査証跡管理サーバプロセスの条件に合わせて pd_aud_auto_loading に Y を指定している場合は 1、N 又は指定していない場合は 0	_audld	○	×

プロセス名		説明	プロセス数	サーバ名称	サーバごとのプロセスの起動有無	
マニュアルでの表記	プロセス名称				MGR	非MGR
					ユニット監視プロセス	pdrdma

表 B-5 HiRDB/パラレルサーバで起動するプロセス (システムサーバ) (2/2)

プロセス名		説明	プロセス数	サーバ名称	サーバごとのプロセスの起動有無		
マニュアルでの表記	プロセス名称				BES	DS	FES
					ログサーバプロセス	pdlogd	システムログ取得制御, ログ関連プロセス制御
デフォードライトプロセス	pd_buf_dfw	DB 格納ディスクへのバックグラウンドライト	1	ldfwN ldfzN ^{*2}	○	○	×
非同期 READ プロセス	pd_ios_ard	非同期 READ 機能	pd_max_ard_process の値	lardN larzN ^{*2}	○	○	×
デフォードライト処理用並列 WRITE プロセス	pd_buf_awt	デフォードライト処理の並列 WRITE 機能	pd_dfw_awt_process の値	lawtN lawzN ^{*2}	○	○	×
REDO プロセス	pd_rcv_rd	全面リラン時の DB のロールフォワード	MIN (接続ディスク数, pd_max_recover_process の値) 接続ディスク数: RD エリアを定義した論理ボリューム数 pd_rdarea_open_attribute_use の値が Y の場合は pd_max_recover_process の値 ^{*3}	2rrnM 2rrzM ^{*2}	○	○	×
ログスワッパプロセス	pdlogswd	システムログ関連ファイルの割り当て・解放・入出力管理, シンクポイントダンプ取得	1	_logsN _lozsN ^{*2}	○	○	○

プロセス名		説明	プロセス数	サーバ名称	サーバごとのプロセスの起動有無		
マニュアルでの表記	プロセス名称				BES	DS	FES
					デッドロック監視プロセス	pdlckmnd	排他制御処理の分散を行っている場合のデッドロック検知

表 B-6 HiRDB/パラレルサーバで起動するプロセス（ユーザサーバ）

プロセス名		説明	プロセス数	サーバ名称	サーバごとのプロセスの起動有無		
マニュアルでの表記	プロセス名称				BES	DS	FES
					バックエンドサーバプロセス	pdbes	データベースへのアクセス
ディクショナリサーバプロセス	pddic	ディクショナリ表の一括管理	MAX (pd_max_users の値, pd_max_dic_process の値)	サーバ名 ^{※4}	×	○	×
フロントエンドサーバプロセス	pdfes	SQL 処理, バックエンドサーバへの指示	pd_max_users の値	サーバ名 ^{※4}	×	×	○

表 B-7 HiRDB/パラレルサーバで起動するプロセス（ユティリティサーバ）

プロセス名		説明	プロセス数	サーバ名称	サーバごとのプロセスの起動有無		
マニュアルでの表記	プロセス名称				BES	DS	FES
					pdinit 制御プロセス	pdinitd	初期設定ユティリティ実行プロセス
pdinit 実行プロセス	pdinitb	初期設定ユティリティ BES 側実行プロセス	1~2	0sinit0	○	×	×
pdcopy バックアップ	pdcopyb	バックアップファイル出力	多重度数×pdcopy コマンド同時実行数	0bcpy?0 ^{※5}	×	×	×

プロセス名		説明	プロセス数	サーバ名称	サーバごとのプロセスの起動有無		
マニュアルでの表記	プロセス名称				BES	DS	FES
					ブ出力プロセス		(pdcopy に指定したバックアップ出力先 (-b オプション) に起動します)
pdcopy データベース読み込みプロセス	pdcopyr	データベース読み込み	複写対象サーバ数 ^{※6}	0rcopyN	○	○	×
pdrstr バックアップ読み込みプロセス	pdrstrb	バックアップファイル読み込み (pdrstr に指定したバックアップ読み込み先 (-b オプション) に起動します)	pdrstr コマンド同時実行数	0brstr0	×	×	×
pdrstr マスタディレクトリ用 RD エリア読み込みプロセス	pdrstrm	マスタディレクトリ用 RD エリア読み込み ^{※7}	pdrstr コマンド同時実行数	0mrstr0	×	○	×
pdrstr アンロードログ読み込みプロセス	pdrstrl	アンロードログファイル読み込み ^{※8}	pdrstr コマンド同時実行数	0lrstr0	×	×	×
pdrstr データベース書き込みプロセス	pdrstrr	データベース書き込み	回復対象サーバ数 ^{※9}	0brstrN	○	○	×
pdrstr マスタディレクトリ用 RD エリア書き込みプロセス	pdrstrw	マスタディレクトリ用 RD エリア書き込み ^{※10}	1	0wrstr0	×	○	×
pdload 制御プロセス	pdloadm	データロード制御	pdload コマンド同時実行数	0mload0	○	○	○

プロセス名		説明	プロセス数	サーバ名称	サーバごとのプロセスの起動有無		
マニュアルでの表記	プロセス名称				BES	DS	FES
pdorg 制御プロセス	pdorgm	DB 再編成制御 (アンロード, リロード, インデクス再編成・再作成, 空きページ解放, 及びグローバルバッファ常駐化)	pdorg,pdreclaim,pdpgbfon コマンド同時実行数	0morg0	○	○	○
pdrbal 制御プロセス	pdrbalm	リバランス制御	pdrbal コマンド同時実行数	0mrbal0	×	○	×
pdgetcst 制御プロセス	pdgcstm	最適化情報収集	pdgetcst コマンド同時実行数	0mgcst0	×	○	×
pddbstd 制御プロセス	pddbstd1	DB 状態解析制御 (MGR ユニットで起動します)	pddbstd コマンド同時実行数	0mddbstd0	×	×	×
pdexp 制御プロセス	pdexpm	ディクショナリ搬出入制御 (搬出ファイルがあるユニットに起動します)	1	0mexp0	×	×	×
pdplgexe 制御プロセス	pdplgexm	プラグインユーティリティ実行制御	プラグインが提供するコマンド同時実行数	0mplge0	×	○	×
MIB パフォーマンス情報取得プロセス	pdmibcmd	pdmibcmd コマンドによって指定された MIB パフォーマンス情報を取得する (MGR ユニットで起動します)	1	0mibcmd0	×	×	×

(凡例)

- ：プロセスが起動します。
- ×

- : 該当しません。

注

- サーバ名称の xxxN はユーザサーバ数によって 1, 2, …ユニット最大サーバ数と増加します。
- サーバ名称の xxxM は定義によって 2~ (ユニット最大サーバ数×11) と増加します。

注※1

ダウンした pdbes, pdfes, pddic 数が二つ以上発生した場合に、ダウンした数と同数まで増加します。ダウンした pdbes, pdfes, pddic のトランザクションが決着するに従ってプロセス数は減少し、回復対象となるトランザクションがなくなると 1 に戻ります。上限値を次に示します。

FES の場合：pd_max_users の値×2 + 7

DS の場合：pd_max_dic_process の値×2 + 7

BES の場合：pd_max_bes_process の値×2 + 7

なお、ユニット当たりの上限値は ↓pd_trn_rcvmsg_store_bufllen の値÷72 ↓です。ユニット内の FES, DS, BES ごとに求めた値の総和がこれより大きい場合でも、ユニット当たりの最大プロセス数はこの値になります。

注※2

1 : 1 スタンバイレス型系切り替え構成の場合で、代替 BES ユニット用に起動するときの名称です。

注※3

REDO プロセスは、HiRDB 開始時に起動され、起動が完了すれば停止します。

注※4

システム共通定義の pdstart オペランドの -s オプションで指定するサーバ名です。

注※5

[?] は、バックアップ出力プロセスの多重度数 (pdcopy の -f オプションで指定した制御文ファイル中の -b オプション指定値数) によって、0, 1, …f と増加します。

注※6

pdcopy に指定した複写対象 (-r, -s, -u, -a オプション) の RD エリアが属するサーバ数分起動します。

注※7

pdrstr に指定したバックアップファイル (-b オプション) があるホストと、ディクショナリサーバがあるホストが異なる場合に起動します。また、pdrstr に指定したバックアップファイル (-b オプション) の出力先ホストと、ディクショナリサーバがあるホストが異なる場合に起動します。

注※8

pdrstr でアンロードログファイル (-l オプション) 又はディレクトリ (-d オプション) を指定した場合に、回復対象が 2 サーバ以上あるとき、若しくはアンロードログファイルが格納されているホストと回復対象の RD エリアが属するサーバがあるホストとが異なるときに起動します。

注※9

pdrstr に指定した回復対象 (-r, -s, -u, -c, -a オプション) の RD エリアが属するサーバ数分起動します。

注※10

回復対象にマスタディレクトリ用 RD エリアを指定し、バックアップファイルがあるホストとディクショナリサーバがあるホストが異なる場合に起動します。

付録 C Q&A

HiRDB システムの構築に関する事例を Q&A 形式でまとめています。

付録 C.1 インストールディレクトリに関する質問

質問

インストールディレクトリについて、何か注意することはありますか？

お答えします

インストールディレクトリの名称を指定するときには、次に示す項目に注意してください。なお、インストール時に指定されたインストールディレクトリのパス名は、HiRDB コマンドプロンプト上で環境変数 PDDIR を参照することにより確認できます。

- ドライブで始まり、次の要素で構成される文字列で指定してください。
 - 英数字
 - _ (下線)
 - . (ピリオド)
 - △ (空白)
 - ((左括弧)
 -) (右括弧)
 - パス区切りの¥
- ドライブだけの指定はできません。
- 全角文字、及び特殊記号は使用しないでください。
- 長さは 200 バイト以内にしてください。
- ジャンクションポイント、又はシンボリックリンクを含むパスにはインストールできません。
- システム共通定義の pdunit オペランドで指定する HiRDB 運用ディレクトリ名と、同じ名称にしてください。

付録 C.2 1073 エラーに関する質問

質問

インストール時に 1073 エラーになります。

お答えします

この 1073 エラーは、HiRDB のアンインストール後に OS を再起動しないで、再度 HiRDB をインストールしたときに発生します。HiRDB をインストール、又はアンインストールした後は、OS を再

起動する必要があります。対処方法については、「インストール時に 1073 エラーになったときの対処」を参照してください。

付録 C.3 仮想メモリの見積もり方法に関する質問

質問

仮想メモリの見積もり方法について教えてください。

お答えします

一般的には実メモリの 2, 3 倍程度ですが、仮想メモリはディスクを使用するため、大きすぎるとディスクを圧迫することになります。これらを考慮して、見積もってください。

なお、実メモリを使用するか、又は仮想メモリを使用するかの制御は、OS が管理しています。HiRDB では制御できません。

付録 C.4 ネットワークドライブの使用に関する質問

質問

ネットワークドライブは使用できますか？

お答えします

使用できません。HiRDB のインストールもそうですが、ユティリティのバックアップファイルなどもすべてローカルドライブを使用してください。

付録 C.5 システム共通定義の pdstart オペランドに指定するホスト名に関する質問

質問

システム共通定義の pdstart オペランドに指定するホスト名は、どこの設定に対応しているのですか？

お答えします

[コントロールパネル] - [ネットワーク] の「ネットワークの設定」の TCP/IP のプロパティをクリックしてください。「DNS 設定」のホストに設定されている名称がホスト名です。この設定値は、コマンドプロンプトから hostname コマンドを実行しても確認できます。

付録 C.6 HiRDB/Developer's Kit に関する質問

質問

HiRDB/Developer's Kit はどのようなときに必要ですか？

お答えします

HiRDB サーバがあるマシンで UAP を作成する場合は、HiRDB サーバに HiRDB/Developer's Kit の機能が含まれているので必要ありません。HiRDB サーバがあるマシンとは別のマシンで UAP を開発する場合に必要です。

また、HiRDB サーバと異なるプラットフォームの UAP を作成する場合にも必要です。

付録 C.7 データベース定義ユーティリティ (pddef) の実行に関する質問

質問

データベース定義ユーティリティ (pddef) で CREATE TABLE を実行したのですが、何も実行されませんでした。なぜですか？

お答えします

pddef の制御文でセミコロン (;) の後ろに空白が入っていませんか？空白が入っていると、その SQL 文は実行されません (この例では、CREATE TABLE 以降の指定は省略しています)。

(誤) CREATE TABLE ;△ △：空白

(正) CREATE TABLE ;

付録 C.8 表の最大容量に関する質問

質問

HiRDB の表の最大容量はどのくらいですか？

お答えします

一つの表は最大 4,096 個の RD エリアに分割格納でき、一つの RD エリアは最大 16 個の HiRDB ファイルで構成できます。

一つの HiRDB ファイルの最大容量が 64 ギガバイトになるため、1 表の最大容量は次のようになります。

- 1 表の最大容量

4096×16×64 ギガバイト=約 4 ペタバイト

付録 C.9 OpenTP1 との XA インタフェースに関する質問

質問

OpenTP1 と HiRDB の連携時、参照するだけの SQL であれば、そのトランザクションのコミットは XA インタフェースを通らないように思えますが、どうでしょうか？

お答えします

参照するだけの SQL であっても、コミット時には必ず XA インタフェースを経由して HiRDB に処理が渡されます。ただし、更新 SQL があるときのコミットに比べると、走行するステップ数が少なくなります。

付録 C.10 FIX 表の性能に関する質問

質問

FIX 表とそうでない表（非 FIX 表）の性能差はどれくらいありますか？

お答えします

操作対象列数や操作対象行数によって性能差は変わるため一概には言えませんが、1 列の大量更新で FIX 指定をした場合の実行時間が、FIX 指定をしなかった場合に比べ、約 2/3 になった事例があります。FIX 指定の方が性能劣化しないため、次に示す条件を満たす場合は FIX 指定にしてください。

- 可変長の列がない
- NULL 値を持つ列がない

付録 C.11 重複キーインデクスに関する質問

質問

重複したキーに対してもインデクスを定義できますか？

定義できるなら、それによって何か困ることが生じるのでしょうか？

お答えします

インデクスは定義できます（非 UNIQUE 属性）。ただし、大量の重複キー（201 件以上）があるインデクスは特殊な格納構造になってアクセスするインデクスページが増えるため、性能上好ましくありません。


付録 C.12 横分割表のインデクス定義に関する質問

質問

サーバマシン間に分割された表に対してインデクスを定義する場合、どのようにインデクスを配置すればよいですか？

お答えします

次のように分割表単位にインデクスも分割してください。



付録 C.13 シンクポイントダンプの運用に関する質問

質問

シンクポイントダンプファイルの有効保証世代数とはどのようなことですか？

お答えします

シンクポイントダンプファイルには、全面回復処理に備えてシステムログファイルをどの位置から読み始めればよいかなどの情報をシンクポイントごとに取得します。シンクポイントダンプファイルに格納されている位置情報が示すシステムログファイル以降のシステムログファイルは、全面回復処理で使用する可能性があるため、上書き禁止状態にして保護しています。

有効保証世代数とは、「シンクポイントダンプファイルの何世代分の位置からシステムログファイルを上書き禁止にして保護するか」ということです。つまり、有効保証世代数が 1 の場合は、最新のシンクポイントダンプファイルが示すシステムログファイル以降が上書き禁止状態になります。有効保証世代数が 2 の場合は、最新のシンクポイントダンプファイルの 1 世代前のシンクポイントダンプファイルが示すシステムログファイル以降が上書き禁止状態になります。


付録 C.14 ステータスファイルに関する質問

(1) ステータスファイルの運用に関する質問 (ステータスファイルの二重化)

質問

ステータスファイルの二重化のペアはどのように構成するのですか？

次のように論理ファイル 1 の A 系と論理ファイル 2 の B 系が障害の場合、論理ファイル 2 の A 系と論理ファイル 1 の B 系でペアを組むことはありますか？



お答えします

異なる論理ファイル間でペアを組むことはありません。A系、B系が両方とも正常な論理ファイルにスワップします。A系、B系の両方とも正常な論理ファイルが一つもない場合は、pd_sts_singleoperation オペランドの指定に従ってユニットを異常終了するか、又は片系運転で処理を続行します。

(2) ステータスファイルの運用に関する質問 (障害発生時)

質問

A系、B系の両方とも正常な論理ファイルが一つもない (A系、B系のどちらかが障害) 場合の処理方式を決める次に示すオペランドがあります。

- pd_syssts_singleoperation = stop | continue (ユニット用ステータスファイルの場合)
- pd_sts_singleoperation = stop | continue (サーバ用ステータスファイルの場合)

stop と continue, どちらを指定すればよいですか？

お答えします

stop を指定すると、HiRDB (HiRDB/パラレルサーバの場合はユニット) が異常終了します。continue を指定すると、ステータスファイルを片系運転します。

ステータスファイルは、全面回復処理のための情報を記録している重要なファイルです。continue を指定して片系運転中にステータスファイルが障害になると、両系障害でユニットが異常終了します。そして、現用ファイルが両系ともアクセスできないため、全面回復処理ができなくなります。したがって、次のような考え方で判断してください。

- HiRDB の異常終了よりも、全面回復処理の保証を重視する場合は stop を指定します。
- とにかく HiRDB を途中で停止したくない (最悪の場合、全面回復処理はあきらめ、データベースをバックアップ時点まで戻したりデータロードし直す) 場合は continue を指定します。

(3) ステータスファイルの運用に関する質問 (ステータスファイルの定義)

質問

論理ステータスファイルは1~7個定義できますが、ディスクに余裕がありません。どの程度用意するのが現実的ですか？

お答えします

ディスクを障害回復して再使用可能になるまでの安全性を考えると、論理ステータスファイルは三つ(二重化×3=6ファイル)以上用意することをお勧めします。

ディスクに余裕がなければ、論理ステータスファイルは二つ(二重化×2=4物理ファイル)が妥当です。この場合、障害発生時には速やかにステータスファイルを回復してください。

論理ステータスファイルを一つしか用意しないと、ステータスファイルの障害発生時にデータベースをバックアップから回復する必要があります。

(4) ステータスファイルの運用に関する質問 (ステータスファイルの配置)

質問


ステータスファイルはどのようにディスクに配置すればよいですか？

お答えします

基本は、複数の物理ステータスファイルを同じディスクに配置しないことです。同じディスクに配置すると、二重化や論理ファイルの複数化の意味がなくなります。つまり、論理ファイルを二つ定義している場合は四つのディスクに分散配置し、論理ファイルを三つ定義している場合は六つのディスクに分散配置します。

なお、次のように、物理ステータスファイルをリング状に配置すると、少ないディスク数で信頼性を確保できます。

論理ファイル数6の場合の配置例



このように配置すると、1ボリュームに障害が発生しても、2世代の両系ファイルが無事のままです。

付録 C.15 作業表用 HiRDB ファイルシステム領域の最大使用量に関する質問

質問

作業表用ファイルを作成する HiRDB ファイルシステム領域 (バックエンドサーバ定義の pdwork オペランド) の最大使用量, 最大使用ファイル数, 最大使用増分回数を知りたいのですが、手段がありますか？

お答えします

pdfstatfs コマンドで取得できます。

pdfstatfs -d 作業表用 HiRDB ファイルシステム領域名

[-d] は、HiRDB ファイルシステム領域に割り当てた領域の最大使用量、最大使用ファイル数、最大使用増分回数を表示するオプションです。出力の「peak capacity」が最大使用量、「peak file count」が最大使用ファイル数、「peak expand count」が最大使用増分回数です。

なお、上記の最大使用量は、pdfstatfs コマンドでクリアできます。

pdfstatfs -c 作業表用 HiRDB ファイルシステム領域名

[-c] は、HiRDB ファイルシステム領域に割り当てた領域の最大使用量、最大使用ファイル数、最大使用増分回数を 0 にするオプションです。

注意事項

pdfstatfs コマンドの [-c] オプションは、HiRDB ファイルシステム領域の使用目的が「WORK」又は「UTL」の場合に有効です。

なお、HiRDB ファイルシステム領域の使用目的は、pdfmkfs コマンドの -k オプションで指定します。

付録 C.16 pdstart コマンドに関する質問

(1) pdstart コマンドで HiRDB が開始しない場合

質問

pdstart コマンドで HiRDB が開始しないで、Psp4017 で -prc がアボートしてしまうのはなぜですか？

お答えします

次に示す原因が考えられます。

- HiRDB が正しくセットアップされていない

HiRDB を正しくセットアップし直してください。

(2) pdstart コマンドで特定のユニットが開始しない場合

質問

pdstart コマンドを実行しましたが、システムマネージャ以外のユニットが開始しないのはなぜですか？

お答えします

開始できなかったユニットのシステム共通定義を確認してください。pdunit 又は pdstart オペランドの指定値が、システムマネージャがあるユニットのシステム共通定義と一致していない可能性があります。

開始できなかったユニットのシステム共通定義を修正した後に、pdstart -u コマンドでユニットを再開始してください。

(3) pdstart コマンドで HiRDB の開始が遅い場合

質問

pdstart コマンドを入力して、コマンドが KFPS05078-I Unable to recognize HiRDB initialization Completion で終了しましたが、すべてのユニットの開始に時間が掛かるのはなぜですか？

1 時間～2 時間ぐらいで開始しました。

お答えします

1. KFPS00608-W (-314) メッセージが複数出力されている場合は、すべてのユニットのシステム共通定義を確認してください。pdunit 及び pdstart オペランドで指定したホスト名がすべて一致しているか、正しいホスト（存在するホスト）名が指定されているかを確認してください。
2. HiRDB で指定したホスト、ネットワークがすべて開始完了（稼働中）になっているかを確認してください。

(4) pdstart コマンドがエラーリターンする場合 (reason code=TIMEOUT)

質問

pdstart コマンドが KFPS01861-E メッセージ (reason code=TIMEOUT) を出力してエラーリターンしてしまいます。なぜですか？

お答えします

次に示す原因が考えられます。

1. ユニット開始に予想以上に時間が掛かってしまった
2. サーバ共通定義又は各サーバ定義の指定に誤りがある

次に示す対策をしてください。

1. pd_start_time_out オペランドの指定値を大きくしてから、pdstart コマンドを再入力してください。
2. イベントログに出力されている HiRDB のメッセージを参照して、誤っている定義を修正してください。

付録 C.17 データベース定義ユーティリティ (pddef) がエラーになる場合

質問

データベース初期設定ユーティリティ (pdinit) は実行できましたが、データベース定義ユーティリティ (pddef) がエラーになって実行できません。どんな原因が考えられますか？

お答えします

次に示す原因が考えられます。

- 応答なしや接続エラーになる場合は、環境変数の設定漏れが考えられます。

PDHOST, PDNAMEPORT の設定値を確認してください。

PDHOST :

HiRDB サーバがあるホスト名を指定します。システム共通定義の pdstart オペランドに指定したホスト名を指定します。

PDNAMEPORT :

システム共通定義の pd_name_port オペランドに指定したポート番号を指定します。

- コネクトエラーとなる場合、環境変数 PDUSER の設定値の不正が考えられます。

pdinit の実行直後は、DBA 権限を持つ認可識別子が一つだけ存在します。認可識別子及びパスワードを hirdb.ini ファイルの環境変数 PDUSER に指定してください。

注意事項

1. pdinit 実行直後の認可識別子とパスワードについては、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」の「データベース初期設定ユティリティ (pdinit)」の「オプション」を参照してください。
2. 環境変数 PDUSER を設定するときは、認可識別子とパスワードを引用符で囲み、その外側をアポストロフィで囲んでください。これは、ほかの HiRDB のユティリティを実行する場合や、UAP を実行する場合も同じです。

付録 C.18 CREATE TABLE 文の LOB 列定義に関する質問

質問

CREATE TABLE 文の列定義で、LOB 列の最大長を指定した場合（例：300 メガバイト）と指定しなかった場合（省略値 2 ギガバイト）では、HiRDB サーバと HiRDB クライアントのメモリ所要量やデータ転送量にどのような違いがありますか？

お答えします

LOB 列の最大長を指定しても指定しなくても、メモリ所要量やデータ転送量は同じです。LOB 列の検索又は更新時に使用するメモリ所要量やデータ転送量は、列定義の最大長ではなく、検索又は更新時の実長と埋込み変数の定義長に依存します。なお、格納するバイナリデータサイズを制限したい場合は、LOB 列の最大長で制限できます。

付録 C.19 ウィルス対策ソフトに関する質問

質問

ウィルス対策ソフトをインストールしたところ、UAP が HiRDB に接続できなくなりました。ウィルス対策ソフトのファイアウォールが原因のようです。ファイアウォールの除外リストに、どのポート番号を除外指定すればよいのでしょうか？

お答えします

「HiRDB で指定するポート番号の一覧」に HiRDB で使用するポート番号の一覧があります。この一覧の中で、次に示すポート番号を除外指定してください。

なお、ファイアウォールを設置した場所によって、除外指定するポート番号が異なります。

●HiRDB サーバ側にファイアウォールを設置した場合

システム共通定義及びユニット制御情報定義で指定する次に示すポート番号を除外指定してください。

- HiRDB のポート番号
- スケジューラプロセスのポート番号

これらのポート番号を指定するオペランドを指定していない場合は、オペランドを指定して、除外指定してください。

●クライアント側にファイアウォールを設置した場合

クライアント環境定義で指定する次に示すポート番号を除外指定してください。

- クライアントの受信ポート番号

このポート番号を指定するクライアント環境定義を指定していない場合は、クライアント環境定義を指定して、除外指定してください。

付録 C.20 HiRDB 管理者の変更に関する質問

質問

インストール後、HiRDB 管理者を変更することはできますか？

お答えします

ファイルセキュリティ強化機能を使用されている場合は、pdsetacl コマンドで変更できます。詳細は、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」の「pdsetacl (ファイルセキュリティ強化機能の設定)」を参照してください。

ファイルセキュリティ強化機能を使用されていない場合は、変更できません。pdsetacl コマンドでファイルセキュリティ強化機能を使用するよう設定を変更するか、現在の HiRDB 管理者で HiRDB をアンインストール後、新しい HiRDB 管理者で HiRDB を再インストールしてください。

付録 C.21 ジャンクションポイント、又はシンボリックリンクの使用に関する質問

質問

ジャンクションポイント、又はシンボリックリンクは使用できますか？

お答えします

HiRDB は、ジャンクションポイント、又はシンボリックリンクを含むパスにはインストールできません。

また、HiRDB が参照するフォルダのパスに、ジャンクションポイント、又はシンボリックリンクは使用できません。

ファイルに対するシンボリックリンクは、一部の HiRDB ファイルシステム領域に対してだけ使用できます。

シンボリックリンクを使用できる HiRDB ファイルシステム領域については、マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」の「pdfmkfs (HiRDB ファイルシステム領域の初期設定)」を参照してください。

付録 D バッチファイルによる環境設定

付録 D.1 バッチファイルによる環境設定の概要

ここでは、バッチファイルによる環境設定の方法について説明します。


この章を読むときの注意

バッチファイルによる環境設定は、HiRDB/シングルサーバのときだけ使えます。そのため、この章での説明は「HiRDB/シングルサーバをデフォルトのインストールディレクトリ (C:%win32app%hitachi%hirdb_s) にインストールした」と仮定して説明しています。

HiRDB/パラレルサーバの環境設定については、%PDDIR%HiRDEF%readme.txt を参照してください。

バッチファイルによる環境設定の手順を次の図に示します。

図 D-1 バッチファイルによる環境設定の手順



注※1

「バッチファイルによる HiRDB の環境設定」を参照してください。

注※2

「HiRDB システム定義の変更」を参照してください。

注※3

「サンプルファイル」を参照してください。

(1) バッチファイル (SPsetup.bat) の内容

HiRDB では、HiRDB の環境設定を自動的に実行するバッチファイル SPsetup.bat (C:%win32app%hitachi%hirdb_s%sample%SPsetup.bat) を提供しています。SPsetup.bat を実行すると、次に示す作業を自動的に実行します。

- HiRDB システム定義ファイルの作成
- HiRDB ファイルシステム領域の作成
- システムファイルの作成

- RD エリアの作成

この SPsetup.bat は次の表に示すファイルを使用して環境を自動生成します。これらのファイルをサンプルコンフィグレーションといいます。次の表に示すファイルの内容をカスタマイズすれば、業務に合わせたシステムを構築できます。これらのファイルは、C:%win32app%hitachi%hirdb_s%conf ディレクトリ下にあります。

表 D-1 サンプルコンフィグレーションの内容

ファイル名	説明
pdsys pdutys sds01	HiRDB システム定義ファイル <ul style="list-style-type: none"> • pdsys：システム共通定義 • pdutys：ユニット制御情報定義 • sds01：シングルサーバ定義
fmkfile.bat	次に示す HiRDB ファイルシステム領域を作成するバッチファイル <ul style="list-style-type: none"> • RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域 • 作業表用ファイル用の HiRDB ファイルシステム領域
fmkfs.bat	次に示す HiRDB ファイルシステム領域を作成するバッチファイル <ul style="list-style-type: none"> • システムファイル用の HiRDB ファイルシステム領域
sysfint.bat	システムファイルを作成するバッチファイル
initdb.bat	RD エリアを作成するバッチファイルです。データベース初期設定ユーティリティ (pdinit) を実行するバッチファイル
mkinit	データベース初期設定ユーティリティ (pdinit) の制御文を格納しているバッチファイル

(2) 構築されるシステムの構成

SPsetup.bat を実行して作成されるシステムの構成例を次の図に示します。ここで示すのは、バッチファイルをカスタマイズしない場合に作成されるシステム構成です。

図 D-2 SPsetup.bat を実行して作成されるシステムの構成例






図 D-3 SPsetup.bat を実行して作成される HiRDB ファイルシステム領域の構成例


● システムファイル用のHiRDBファイルシステム領域



● 作業表用ファイル用のHiRDBファイルシステム領域



● RDエリア用のHiRDBファイルシステム領域



(3) 作成される HiRDB ファイルシステム領域及びファイル

SPsetup.bat を実行して作成される HiRDB ファイルシステム領域とファイルを次の表に示します。ここで示すのは、バッチファイルをカスタマイズしない場合に作成される HiRDB ファイルシステム領域とファイルです。

表 D-2 SPsetup.bat を実行して作成される HiRDB ファイルシステム領域名とサイズ

HiRDB ファイルシステム領域の種類	HiRDB ファイルシステム領域のサイズ (単位：メガバイト)	HiRDB ファイルシステム領域名
システムファイル用	小規模→74 中規模→148 大規模→296	rdsys011 ^{※1} rdsys012 ^{※1} rdsys013 ^{※1} rdsys014 ^{※1} rdsys015 ^{※1} rdsys016 ^{※1}
RD エリア用 (システム用 RD エリア)	小規模→20 中規模→40 大規模→80	rdsys02 ^{※2}
作業表用ファイル用	—	rdsys03 ^{※2}
RD エリア用 (ユーザ用 RD エリア)	小規模→40 中規模→80 大規模→160	rdsys04 ^{※2}
RD エリア用 (ユーザ LOB 用 RD エリア)	40	rdsys05 ^{※2}

注※1

SPsetup.bat 実行時に表示されるセットアップ内容の確認画面の [HiRDB システムファイル領域用ディレクトリ] で指定したディレクトリ下に作成されます。省略値は%PDDIR%¥area になります。

注※2

SPsetup.bat 実行時に表示されるセットアップ内容の確認画面の [HiRDB RD エリア領域用ディレクトリ] で指定したディレクトリ下に作成されます。省略値は%PDDIR%¥area ディレクトリになります。

表 D-3 SPsetup.bat を実行して作成されるファイルの名称

ファイルの種類		ファイル名	備考
HiRDB システム定義ファイル	システム共通定義ファイル	%PDDIR%¥conf¥pdsys	ディレクトリはインストール時に作成されます。
	ユニット制御情報定義ファイル	%PDDIR%¥conf¥pdutsys	
	シングルサーバ定義ファイル	%PDDIR%¥conf¥sds01	
システムファイル	システムログファイル	rdsys011¥log1※1	6 グループ
		rdsys012¥log2※1	
		rdsys013¥log3※1	
		rdsys014¥log4※1	
rdsys015¥log5※1			
rdsys016¥log6※1			
システムファイル	シンクポイントダンプファイル	rdsys014¥spd1※1	3 グループ
		rdsys015¥spd2※1	
		rdsys016¥spd3※1	
システムファイル	ユニット用ステータスファイル	rdsys011¥utsts1a※1	ユニットごとに二重化×3個
		rdsys012¥utsts1b※1	
		rdsys013¥utsts2a※1	
		rdsys014¥utsts2b※1	
		rdsys015¥utsts3a※1	
		rdsys016¥utsts3b※1	
システムファイル	サーバ用ステータスファイル	rdsys011¥sts1a※1	サーバごとに二重化×3個
		rdsys012¥sts1b※1	
		rdsys013¥sts2a※1	
		rdsys014¥sts2b※1	
		rdsys015¥sts3a※1	
		rdsys016¥sts3b※1	
システム用 RD エリア	マスタディレクトリ用 RD エリア	rdsys02¥rdmast※2	RD エリア名は RDMAST
	データディレクトリ用 RD エリア	rdsys02¥rddirt※2	RD エリア名は RDDIRT

ファイルの種類		ファイル名	備考
	データディクショナリ用 RD エリア	rdsys02¥rddict ^{※2}	RD エリア名は RDDICT
	データディクショナリ LOB 用 RD エリア (ソース格納用)	rdsys02¥rtn_src ^{※2}	RD エリア名は DIC_RTN_SRC
	データディクショナリ LOB 用 RD エリア (オブジェクト格納用)	rdsys02¥rtn_obj ^{※2}	RD エリア名は DIC_RTN_OBJ
作業表用ファイル		rdsys03 ^{※2}	—
RPC トレースファイル		%PDDIR%¥spool¥pdrpctr	—
ユーザ用 RD エリア (データ格納用)		rdsys04¥rddata10 ^{※2}	RD エリア名は RDDATA10
ユーザ用 RD エリア (インデクス格納用)		rdsys04¥rdindx10 ^{※2}	RD エリア名は RDINDX10
ユーザ LOB 用 RD エリア		rdsys05¥rlob1 ^{※2}	RD エリア名は RLOB1
		rdsys05¥rlob2 ^{※2}	RD エリア名は RLOB2

注※1

SPsetup.bat 実行時に表示されるセットアップ内容の確認画面の [HiRDB システムファイル領域用ディレクトリ] で指定したディレクトリ下に作成されます。省略値は %PDDIR%¥area ディレクトリになります。

注※2

SPsetup.bat 実行時に表示されるセットアップ内容の確認画面の [HiRDB RD エリア領域用ディレクトリ] で指定したディレクトリ下に作成されます。省略値は %PDDIR%¥area ディレクトリになります。

付録 D.2 バッチファイルによる HiRDB の環境設定

ここでは、HiRDB/シングルサーバの環境を設定する例で説明します。

実行者 HiRDB 管理者

(1) ~ (8) の手順に従って HiRDB の環境設定をします。

(1) SPsetup.bat を実行します

C:¥win32app¥hitachi¥hirdb_s¥sample¥SPsetup.bat をエクスプローラで表示して、アイコンをダブルクリックしてください。

「既存の定義ファイルはありません」という [HiRDB システム定義] メッセージボックスが表示されます (実行するのが 2 回目以降の場合は表示されません)。[HiRDB システム定義] メッセージボックスの [OK] ボタンをクリックしてください。

(2) HiRDB の規模を選択します

[HiRDB システム定義] ダイアログボックスが表示されます。[ファイル] - [新規セットアップ] を選択してください。[HiRDB 環境定義] の簡易セットアップ画面が表示されます。



ディスク容量と仮想メモリの値を確認してから、実行する規模を選択します。選択したら [OK] ボタンをクリックしてください。

HiRDB の規模を選択するときの注意

大規模、中規模、小規模を選択すると、それぞれ `pd_max_users` (最大同時接続ユーザ数) に 32, 16, 8 が設定されたシステム共通定義が作成されます。購入した HiRDB の最大同時接続ユーザライセンスの範囲で選択してください。

(3) セットアップの内容を確認します

セットアップ内容の確認

PDDIR (HiRDBの運用ディレクトリ) C:\win32app\hitachi\hirdb_s

HiRDBのポート番号 (5001-49999) 22200

同時実行ユーザ数 (1-256) 8

使用する表の数 (4-32000) 50

システムファイル

HiRDBシステムファイル領域用ディレクトリ
C:\win32app\hitachi\hirdb_s\area

ログファイルを2重化する

RDエリア

HiRDBRDエリア領域用ディレクトリ
C:\win32app\hitachi\hirdb_s\area

以上の設定でHiRDBをセットアップします

キャンセル セットアップ開始

[説明]

システムファイルのフィールド

- [HiRDB システムファイル領域用ディレクトリ] には、システムファイルを作成するディレクトリ名を指定します。
- 簡易セットアップでは、システムログファイルの二重化は指定できません。そのため、[ログファイルを2重化する] チェックボックスはグレー表示になります。

RD エリアのフィールド

- [HiRDB RD エリア領域用ディレクトリ] には、RD エリアを作成するディレクトリ名を指定します。

(4) セットアップを開始します

[セットアップ内容の確認] 画面の内容を確認したら、[セットアップ開始] をクリックしてください。コマンドプロンプトに次に示す内容が表示されます。

```
"### hirdb.iniを更新しますか。"  
"???" (開始=Enter) or (終了=N)"  
"====>"
```

Enter キーを押してください。Enter キーを押すと、メモ帳で hosts ファイルの内容が表示されます。hosts ファイルに、このコンピュータの IP アドレスとホスト名があるかどうかを確認してください。ない場合は、このコンピュータの IP アドレスとホスト名を追加してください。

確認したら (又は追加したら)、メモ帳を終了してください。終了すると、hirdb.ini ファイルが作成されます。

IP アドレスが分からない場合

[コントロールパネル] の [ネットワーク] をダブルクリックして、[ネットワーク] の [プロトコル] タブを選択します。[TCP/IP プロトコル] のプロパティを開き、その中の [IP アドレス] で確認してください。

(5) HiRDB を初期化します

HiRDB を初期化します。コマンドプロンプトに次に示す内容が表示されます。

```
"### HiRDBシステムの初期化を行います"  
"### (インストールディレクトリ名) 下に必要なファイルがある場合は、移動してください"  
"??? (開始=Enter) or (終了=N) "  
"====>"
```

Enter キーを押してください。コマンドプロンプトに次に示す内容が表示されます。

```
"### 終了します。"  
"続行するときには何かキーを押してください"
```

何かキーを押してください。コマンドプロンプトが順に 3 画面表示され、次に示す内容が表示されます。

```
"続行するときには何かキーを押してください"
```

何かキーを押してください。これで、次に示すファイルが作成されます。

- HiRDB システム定義ファイル
- システムファイル

HiRDB システム定義ファイルは、C:*win32app*hitachi*hirdb_s*conf 下に次に示すファイル名で作成されます。

- システム共通定義：pdsys
- ユニット制御情報定義：pdutys
- シングルサーバ定義：sds01

(6) HiRDB を開始します

[HiRDB システム定義] メッセージボックスに [HiRDB を開始しますか?] というメッセージが表示されたら、[OK] ボタンをクリックしてください。クリックすると、コマンドプロンプトに次に示す内容が表示されて、HiRDB が開始されます。

```
"HiRDB/Single Serverサービスを開始します"  
"HiRDB/Single Serverサービスは正常に開始されました。"
```

(7) データベース初期設定ユーティリティ (pdinit) が実行されます

データベース初期設定ユーティリティ (pdinit) が実行されて RD エリアが作成されます。データベース初期設定ユーティリティ (pdinit) が終了すると、コマンドプロンプトに KFPX24000-I メッセージ (リターンコードが 0) が表示され、さらに次に示す内容が表示されます。

”続行するときには何かキーを押してください”

何かキーを押してください。ここまでの操作が終了すると、[HiRDB システム定義] メッセージボックスに「セットアップ終了。アプリケーションを終了します。」というメッセージが表示され、HiRDB のシステム定義が終了します。

注意事項

HiRDB のメッセージを確認して、問題がなければ Enter キーを押してください。問題がある場合は強制停止の運用コマンド (pdstop -f コマンド) で HiRDB を強制停止してください。その後で問題を解決して、再度実行してください。

(8) HiRDB の稼働状況を確認します

実際に HiRDB が稼働しているかどうかを pdls コマンドで確認します。HiRDB の運用コマンドは、コマンドプロンプトから入力します。

```
C:¥>pdls

HOSTNAME(112852)          UNITID  SVID      STATUS    STARTTIME
k95x620                  unt1    *****  ACTIVE    111130
k95x620                  unt1    sds01     ACTIVE    111130
```

[説明]

STATUS が ACTIVE になっていれば、HiRDB が稼働中です。

これで HiRDB サーバのシステム構築が終わりました。必要に応じて RD エリアを作成して、表を定義してください。

付録 D.3 HiRDB システム定義の変更

実行者 HiRDB 管理者

[[バッチファイルによる HiRDB の環境設定](#)] で説明した作業を終えると、HiRDB システム定義が作成されています。必要に応じて、HiRDB システム定義を変更してください。HiRDB システム定義を変更する場合は、HiRDB を正常終了させてください。その後、HiRDB システム定義を変更してください。

HiRDB システム定義変更 (作成時) の注意を次に示します。

注意事項

1. HiRDB システム定義ファイルのパーミッションは、ファイルの所有者（HiRDB 管理者）にだけ、読み込み権限及び書き込み権限を持たせるように設定、維持するようにしてください。
2. システム共通定義の pdunit オペランドを指定する場合、HiRDB 運用ディレクトリには環境変数 PDDIR と同じ指定をしてください。大文字及び小文字も同じ指定にしてください。
3. システム共通定義の pdstart オペランドと pdunit オペランドの-x に指定するホスト名は同じにしてください。そのホスト名は、コマンドプロンプトで hostname を実行すると得られます。
4. システム共通定義の TZ オペランド（タイムゾーン）の指定（省略時は JST-9）と、サーバマシンのシステム環境変数 TZ が同じであることを確認してください。コマンドプロンプトで set コマンドを入力すると、サーバマシンの環境変数が表示されます。システム環境変数 TZ が未設定又は内容がシステム共通定義の TZ オペランドと異なる場合は、HiRDB の動作が保障できません。システム環境変数は [コントロールパネル] の [システム] をダブルクリックして、[システムのプロパティ] の [環境] タブで切り替わる画面に設定します。
5. HiRDB システム定義ファイルには、.txt などの拡張子を付けないでください。

索引

数字

- 1073 エラーに関する質問 1101
- 1073 エラーになったとき [インストール] 144
- 24 時間連続稼働 28
- 64 ビットモードの HiRDB への移行方法 125
- 64 ビットモードへの移行手順 125
- 64 ビットモードへの移行に失敗した場合 129

A

- Administrators 権限 140
- AFTER トリガ 547
- ALTER TRIGGER 548
- ARRAY オプション [CREATE TABLE] 588

B

- BEFORE トリガ 547
- BINARY 型 567
- BLOB 型 567
- BLOB 型データの検索又は更新時に必要なメモリ所要量 [HiRDB/シングルサーバ] 771
- BLOB 型データの検索又は更新時に必要なメモリ所要量 [バックエンドサーバ又はディスクジョナリサーバ] 840
- BLOB 型データの検索又は更新時に必要なメモリ所要量 [フロントエンドサーバ] 840
- B-tree 構造のインデクスの設計 668

C

- CLUSTER KEY オプション [CREATE TABLE] 563
- Cosminexus 連携時に考慮が必要になる機能 401
- Cosminexus をサポートしている JDBC ドライバ 400
- CREATE INDEX 670
- create rdarea 文 275, 280, 725, 727
- CREATE SCHEMA 307
- CREATE TRIGGER 547
- CREATE TYPE 362

D

- DECIMAL 型の符号正規化機能 307
- DROP TRIGGER 548
- DTP 382

E

- EBCDIK 571
- ESIS-B 形式 343
- EUC 中国語漢字コード 147
- EXCEPT VALUES オプション [CREATE INDEX] 681

F

- FES ホストダイレクト接続機能 445
- FIX 属性の指定 559
- FIX ハッシュ分割 523
- FIX 表の性能に関する質問 1104
- FOREIGN KEY 613
- FQDN を指定した HiRDB サーバへの接続方法 1054

H

- HiRDB/Developer's Kit に関する質問 1102
- HiRDB/シングルサーバのアンインストール 155
- HiRDB/シングルサーバのメモリ所要量の見積もり 732
- HiRDB/パラレルサーバのアンインストール 156
- HiRDB/パラレルサーバのメモリ所要量の見積もり 775
- HiRDB Advanced High Availability 541
- HiRDB Dataextractor との連携 380
- HiRDB Datareplicator との連携 380
- HiRDB Text Search Plug-in 337
- HiRDB XA ライブラリ 382
- HiRDB XA ライブラリが提供する機能 383
- HiRDB XML Extension 341
- HiRDB 運用ディレクトリ下のファイルの削除 147
- HiRDB 運用ディレクトリ下のファイルのバックアップの取得 [バージョンアップ] 101
- HiRDB が作成するディレクトリ及びファイル 31

HiRDB が使用するポート数 1071
 HiRDB 管理者が作成するディレクトリ及びファイル 31
 HiRDB 管理者の登録 [インストール] 135
 HiRDB 管理者の登録 [マルチ HiRDB] 477
 HiRDB 管理者の変更に関する質問 1111
 HiRDB グループを設定する 136
 HiRDB サーバと HiRDB クライアントの接続方法 1054
 HiRDB システム定義 (UAP 環境定義を除く) の変更方法 252
 HiRDB システム定義の作成 244
 HiRDB システム定義の作成 [HiRDB/シングルサーバ] 244
 HiRDB システム定義の作成 [HiRDB/パラレルサーバ] 247
 HiRDB システム定義の設定 [マルチ HiRDB] 479
 HiRDB システム定義の変更 1123
 HiRDB システム定義ファイルの構成例 [HiRDB/シングルサーバ] 246
 HiRDB システム定義ファイルの構成例 [HiRDB/パラレルサーバ] 251
 HiRDB のインストール手順 140
 HiRDB の開始が遅い場合 1109
 HiRDB の環境設定の概要 28
 HiRDB のサービスの停止 99
 HiRDB の状態確認 [バージョンアップ] 98
 HiRDB の初期開始 279
 HiRDB のディレクトリ及びファイル構成 31
 HiRDB のバージョンアップ 96
 HiRDB のメモリ所要量 731
 HiRDB ファイルシステム領域サイズの見積もり [作業表用ファイル] 961
 HiRDB ファイルシステム領域のアクセス権の設定 150
 HiRDB ファイルシステム領域の最大長 255, 419, 455
 HiRDB ファイルシステム領域の作成 255
 HiRDB ファイルシステム領域の作成 [raw I/O 機能] 260
 HiRDB ファイルシステム領域の作成 [RD エリア用] 257
 HiRDB ファイルシステム領域の作成 [作業表用ファイル用] 258
 HiRDB ファイルシステム領域の作成 [システムファイル用] 258
 HiRDB ファイルシステム領域の作成 [ユティリティ用] 259
 HiRDB ファイルシステム領域の作成 [リスト用 RD エリア用] 260
 HiRDB ファイルシステム領域の種類 255
 HiRDB ファイルシステム領域の設計 [HiRDB/シングルサーバ] 416
 HiRDB ファイルシステム領域の設計 [HiRDB/パラレルサーバ] 451
 HiRDB ファイルシステム領域の設計 [RD エリア用] 416, 451
 HiRDB ファイルシステム領域の設計 [作業表用ファイル用] 417, 452
 HiRDB ファイルシステム領域の設計 [システムファイル用] 417, 452
 HiRDB ファイルシステム領域の設計 [ユティリティ用] 418, 453
 HiRDB ファイルシステム領域の設計 [リスト用 RD エリア用] 419, 454
 HiRDB ファイルシステム領域を作成する準備 150
 HiRDB ファイル名に関する最大値と最小値 1085
 HiRDB 予約ポート機能 1080
 HiRDB をインストールするときの注意 [マルチ HiRDB] 477

I

INSERT ONLY オプション [CREATE TABLE] 575
 IP アドレス 1054
 IVS 対応 UTF-8 147

J

Java EE アプリケーションサーバ 400
 Java 仮想マシンが使用するメモリ所要量 [HiRDB/シングルサーバ] 738
 Java 仮想マシンが使用するメモリ所要量 [HiRDB/パラレルサーバ] 783
 JBoss をサポートしている JDBC ドライバ 402

K

KFPS01861-E メッセージ 1109

KFPS05078-I メッセージ 1109

L

LOB 用グローバルバッファの割り当て 486

LOB 用グローバルバッファを割り当てる場合 487

LOB 列 567

LOB 列を定義した表の作成 333

LRU 管理方式 498

N

NAT が設置されている場合の設定 1063

NO SPLIT オプション 566

O

OLTP との連携 382

OLTP と連携した HiRDB システムの構成例 384

OLTP と連携できる製品 382

OpenTP1 382

OpenTP1 との XA インタフェースに関する質問 1103

OS 環境ファイルの設定 [インストール] 137

OTS 384

P

PATH 143

PCTFREE オプション [CREATE TABLE] 706

PCTFREE オプション [CREATE TABLE 又は
CREATE INDEX] 711

pd_assurance_table_no オペランド 720

pd_buf_awt [HiRDB/シングルサーバ] 1089

pd_buf_awt [HiRDB/パラレルサーバ] 1095

pd_buf_dfw [HiRDB/シングルサーバ] 1089

pd_buf_dfw [HiRDB/パラレルサーバ] 1095

pd_check_pending オペランド 613, 637

pd_dbbuff_lru_option オペランド 498

pd_dbbuff_rate_updpage オペランド 496

pd_dbsync_point オペランド 494, 497

pd_dfw_awt_process オペランド 496

pd_ios_ard [HiRDB/シングルサーバ] 1089

pd_ios_ard [HiRDB/パラレルサーバ] 1095

pd_log_dual オペランド 423, 458

pd_log_rerun_reserved_file_open オペランド
423, 458

pd_log_rpl_no_standby_file_opr オペランド 380

pd_log_singleoperation オペランド 423, 458

pd_max_temporary_object_no オペランド 727

pd_max_tmp_table_rdarea_no オペランド 727

pd_pageaccess_mode オペランド 504

pd_rcv_rd [HiRDB/シングルサーバ] 1089

pd_rcv_rd [HiRDB/パラレルサーバ] 1095

pd_rdarea_warning_point_msgout オペランド
721

pd_registered_port オペランド 1071, 1080

pd_rpl_hdepath オペランド 380

pd_rpl_init_start オペランド 380

pd_shared_rdarea_use オペランド 725

pd_spd_assurance_count オペランド 427, 462

pd_spd_dual 426, 461

pd_spd_reduced_mode オペランド 427, 462

pd_spd_reserved_file_auto_open オペランド
427, 463

pd_spool_cleanup_interval 147

pd_spool_cleanup_interval_level 147

pd_spool_cleanup_level オペランド 148

pd_spool_cleanup オペランド 147

pd_sts_singleoperation オペランド 430, 465

pd_syssts_singleoperation オペランド 430, 465

pd_tmp_table_initialize_timing オペランド 728

pdadmvr コマンド 116

pdaudd [HiRDB/シングルサーバ] 1088

pdaudd [HiRDB/パラレルサーバ] 1094

pdaudd [HiRDB/シングルサーバ] 1088

pdaudd [HiRDB/パラレルサーバ] 1094

pdbes [HiRDB/パラレルサーバ] 1096

pdbuffer オペランド 487

pdbufmod コマンド 483

pdchgconf コマンド 253

pdconfchk コマンド	244		
PDCONFPATH	143		
pdcopyb [HiRDB/シングルサーバ]	1090		
pdcopyb [HiRDB/パラレルサーバ]	1096		
pdcopyr [HiRDB/シングルサーバ]	1090		
pdcopyr [HiRDB/パラレルサーバ]	1097		
pdcspool コマンド	147		
pddb1 [HiRDB/シングルサーバ]	1091		
pddb1 [HiRDB/パラレルサーバ]	1098		
pddef の制御文	1103		
pddic [HiRDB/パラレルサーバ]	1096		
PDDIR	143		
pdexpm [HiRDB/シングルサーバ]	1091		
pdexpm [HiRDB/パラレルサーバ]	1098		
pdfes [HiRDB/パラレルサーバ]	1096		
pdfmkfs コマンド	255, 725, 727		
pdgcstm [HiRDB/シングルサーバ]	1091		
pdgcstm [HiRDB/パラレルサーバ]	1098		
pdinit	275		
pdinitb [HiRDB/パラレルサーバ]	1096		
pdinitd [HiRDB/シングルサーバ]	1090		
pdinitd [HiRDB/パラレルサーバ]	1096		
pdlckmnd [HiRDB/シングルサーバ]	1089		
pdlckmnd [HiRDB/パラレルサーバ]	1096		
pdload	308		
pdloadm [HiRDB/シングルサーバ]	1090		
pdloadm [HiRDB/パラレルサーバ]	1097		
pdlogd [HiRDB/シングルサーバ]	1089		
pdlogd [HiRDB/パラレルサーバ]	1095		
pdloginit コマンド	262, 263		
pdlogswd [HiRDB/シングルサーバ]	1089		
pdlogswd [HiRDB/パラレルサーバ]	1095		
pdls コマンド	119		
pdls -d ust コマンド [HiRDB のバージョンアップ時]	98		
pdmbcd [HiRDB/シングルサーバ]	1091		
pdmbcd [HiRDB/パラレルサーバ]	1098		
pdmlgd [HiRDB/シングルサーバ]	1088		
pdmlgd [HiRDB/パラレルサーバ]	1093		
pdmod	280		
pdndmd [HiRDB/パラレルサーバ]	1094		
pdntenv コマンド	134, 137, 147		
pdparaload	312		
pdpgbfon	506		
pdplgexm [HiRDB/シングルサーバ]	1091		
pdplgexm [HiRDB/パラレルサーバ]	1098		
pdplgrgst コマンド	297		
pdplugin オペランド	299		
pdprcd [HiRDB/シングルサーバ]	1087		
pdprcd [HiRDB/パラレルサーバ]	1092		
pdprfd [HiRDB/シングルサーバ]	1088		
pdprfd [HiRDB/パラレルサーバ]	1093		
pdprgcopy コマンド	119		
pdprgrefresh コマンド	119		
pdrbalm [HiRDB/パラレルサーバ]	1098		
pdrdma [HiRDB/パラレルサーバ]	1095		
pdrdmd [HiRDB/シングルサーバ]	1088		
pdrdmd [HiRDB/パラレルサーバ]	1093		
pdrogrm [HiRDB/シングルサーバ]	1090		
pdrogrm [HiRDB/パラレルサーバ]	1098		
pdrlstart コマンド	447		
pdrlstop コマンド	447		
pdrrshsv [HiRDB/シングルサーバ]	1087		
pdrrshsv [HiRDB/パラレルサーバ]	1092		
pdrrstrb [HiRDB/シングルサーバ]	1090		
pdrrstrb [HiRDB/パラレルサーバ]	1097		
pdrrstrl [HiRDB/シングルサーバ]	1090		
pdrrstrl [HiRDB/パラレルサーバ]	1097		
pdrrstrm [HiRDB/シングルサーバ]	1090		
pdrrstrm [HiRDB/パラレルサーバ]	1097		
pdrrstrr [HiRDB/シングルサーバ]	1090		
pdrrstrr [HiRDB/パラレルサーバ]	1097		
pdrrstrw [HiRDB/シングルサーバ]	1090		
pdrrstrw [HiRDB/パラレルサーバ]	1097		
pdrrsvre [HiRDB/シングルサーバ]	1087		
pdrrsvre [HiRDB/パラレルサーバ]	1092		
pdscdd [HiRDB/シングルサーバ]	1088		
pdscdd [HiRDB/パラレルサーバ]	1094		

pdstds [HiRDB/シングルサーバ] 1089
pdstds [HiRDB/シングルサーバ] 1087
pdstds [HiRDB/パラレルサーバ] 1092
pdstart2a [HiRDB/パラレルサーバ] 1093
pdstart2d [HiRDB/シングルサーバ] 1087
pdstart2d [HiRDB/パラレルサーバ] 1093
pdstart オペランドに指定するホスト名 1102
pdstart コマンドがエラーリターンする場合 1109
pdstart コマンドで HiRDB が開始しない場合 1108
pdstart コマンドで特定のユニットが開始しない場合 1108
pdstds [HiRDB/シングルサーバ] 1088
pdstds [HiRDB/パラレルサーバ] 1094
pdstdsinit コマンド 263
pdsvstartd [HiRDB/パラレルサーバ] 1093
pdtrnd [HiRDB/シングルサーバ] 1088
pdtrnd [HiRDB/パラレルサーバ] 1094
pdtrnrvd [HiRDB/シングルサーバ] 1088
pdtrnrvd [HiRDB/パラレルサーバ] 1094
PDUXPLDIR 143
PDUXPLMSGMNI 1027, 1030
PDUXPLMSGTQL 1027, 1030
PDUXPLSEMMAX 1027, 1030
PDUXPLSHMMAX 1027, 1030
PRIMARY KEY オプション [CREATE TABLE] 561
PRIVATE 592
PROTECTED 592
Psp4017 1108
PUBLIC 592

Q

Q&A 1101

R

raw I/O 機能 255
raw I/O 機能を使用した HiRDB ファイルシステム領域の作成 255
raw I/O 機能を使用した HiRDB ファイルシステム領域の作成 [例題] 260
RD エリアに関する最大値・最小値 702

RD エリアの自動増分機能使用時に出力されるシステムログ量 941
RD エリアの設計 700
RD エリアの配置 [HiRDB/シングルサーバ] 433
RD エリアの配置 [HiRDB/パラレルサーバ] 468
RD エリアの容量の見積もり 844
RD エリア名 [標準セットアップで設定される名称] 187
RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域の作成 257
RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域の設計 [HiRDB/シングルサーバ] 416
RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域の設計 [HiRDB/パラレルサーバ] 451
RD エリアを設計するときの検討項目 701
reason code=TIMEOUT 1109
RECOVERY オペランド [CREATE TABLE] 309, 369
RM 382
RM 関連オブジェクト名 393
RM スイッチ名 390
RM 名 390

S

sampleDB1.bat 1045
sampleDB2.bat 1045
sampleDB3.bat 1045
sampleDB4.bat 1045
SEGMENT REUSE オプション 720
SEGMENT REUSE オプション [ALTER TABLE] 720
server name オペランド 725
SPsetup.bat 1113
SQL 関連の注意事項 [X/Open XA インタフェース環境] 398
SQL 実行時に必要なメモリ所要量 [HiRDB/シングルサーバ] 762
SQL 実行時に必要なメモリ所要量 [HiRDB/パラレルサーバ] 830
SQL セッション間共有属性 727
SQL セッション固有一時表 656

SQL 操作に応じて出力されるシステムログ量 941
SQL 文が使用する作業表用ファイルの容量 962
SQL 前処理時に必要なメモリ所要量 [HiRDB/シングルサーバ] 770
SQL 前処理時に必要なメモリ所要量 [HiRDB/パラレルサーバ] 838
SQL 予約語定義の作成 [HiRDB/シングルサーバ] 246
SQL 予約語定義の作成 [HiRDB/パラレルサーバ] 250
SUPPRESS オプション [CREATE TABLE] 564

T

TCP ポートに関する設定値の見積もり 1037
TIMEOUT 1109
TM 382
TPBroker for C++ 382
trnstring オペランド 388
TUXEDO 382
TZ の確認 [インストール] 131

U

UAP 環境定義の作成 [HiRDB/シングルサーバ] 245
UAP 環境定義の作成 [HiRDB/パラレルサーバ] 250
UAP 環境定義の追加又は変更方法 254
Unicode 147
UOC 327
UTF16 571
UTF-8 147

W

Windows ダンプ出力 145
Windows ファイアウォールの設定を有効にしている場合 151
Windows ファイアウォールの例外リストからの削除 164
Windows ファイアウォールの例外リストへの登録 158
WITHOUT ROLLBACK オプションの指定 573

X

X/Open XA インタフェース 382
xa_switch_t 構造体名 390
XA インタフェース [マルチスレッド対応] 384
XML 型 341
XML 型全文検索用インデクス (n-gram) 343

あ

空きありセグメント 704
空きセグメント 704
空きページ再利用モード 716
空き容量監視機能 [HiRDB/パラレルサーバ] 459
空き領域の確認 [バージョンアップ] 96
空き領域の再利用機能 716
空き領域の再利用機能のページサーチ空回り回数 722
アクセスパス表示ユティリティ (pdvwopt) 実行時のファイルの容量 991
アクセスパス表示ユティリティ (pdvwopt) 実行時のメモリ所要量 1014
新しいユーザを追加する場合 1046
圧縮表 648
圧縮分割サイズ 650
圧縮列 648
アンインストール 154
アンインストール [プラグイン] 304
暗号化通信環境の構築 151
暗号化列を含む表を使用している場合 110

い

一意性制約 561
一時インデクス 656
一時表 656
一時表用 RD エリア 727
位置情報作業表の最大数の求め方 966
位置情報作業表の容量の求め方 965
一相最適化 383
一相最適化に関する注意事項 398
インストーラによる入れ替え 114
インストール 130

インストール後の作業 147
インストール後の注意 144
インストールディレクトリに関する質問 1101
インストール手順 140
インストール〔付加 PP〕 153
インストール〔プラグイン〕 296
インストール前に必要な作業 131
インストール前の注意 140
インストール〔マルチ HiRDB〕 477
インデクス 668
インデクス一括作成中に発生したエラーの対処 371
インデクス格納 RD エリアの容量見積もり〔注意事項〕 703
インデクス定義時に出力されるシステムログ量 923
インデクスの格納ページ数 858, 892
インデクスの格納ページ数の計算例 863
インデクスのキー長一覧 861
インデクスのキー長の上限 671
インデクスの作成 668
インデクスの設計 666
インデクスの定義 367
インデクスの分割指針 685
インデクスの横分割 683
インデクスページスプリット 933
インデクスページスプリット時のインデクスログ量の見積もり 933
インデクス用グローバルバッファの割り当て 483
インデクス用グローバルバッファを割り当ててる場合 487
インデクス用ローカルバッファ 508
インデクス用ローカルバッファの割り当て 508
インデクスログ量の見積もり 932
インデクスを設計するときの検討項目 667
インデクスを定義できないデータ型 671
隠蔽レベル 363, 592
インメモリデータ処理に必要なメモリ所要量〔HiRDB/パラレルサーバ〕 773, 842
インメモリデータバッファが使用する共用メモリセグメント数 774, 843

う

ウィザードセットアップ 193
ウィルス対策ソフト 1110

お

オープン文字列 391
オンライン状態であるかどうかの確認〔バージョンアップ〕 98

か

改竄防止機能 575
改竄防止表 575
解析情報表及び運用履歴表を格納するデータディクショナリ用 RD エリアの容量の見積もり 902
外部キー 612
回復不要 FES 447
回復不要 FES ユニット 447
各サーバが使用する共用メモリの計算式〔HiRDB/パラレルサーバ〕 813
拡張 SQL エラー情報出力機能使用時に必要なメモリ所要量の求め方〔HiRDB/シングルサーバ〕 767
拡張 SQL エラー情報出力機能使用時に必要なメモリ所要量の求め方〔HiRDB/パラレルサーバ〕 835
拡張システム定義スカラ関数の定義時に出力されるシステムログ量 941
格納条件指定 522
カスタムセットアップ 198
カスタムセットアップ (詳細定義) 200
仮想メモリの確認〔インストール〕 132
仮想メモリの見積もり方法に関する質問 1102
片系運転〔HiRDB/シングルサーバ〕 423, 430
片系運転〔HiRDB/パラレルサーバ〕 458, 465
簡易セットアップツールによる環境設定 171
環境設定〔簡易セットアップツール〕 172
環境変数〔インストール〕 143
環境変数設定用バッチファイルの使用方法〔マルチ HiRDB〕 480
環境変数の設定〔マルチ HiRDB〕 479
監査証跡ファイルの容量の見積もり 955

き

- キーレンジ分割 522
- キーレンジ分割 (格納条件指定) の例 528
- キーレンジ分割 (境界値指定) の例 529
- 既定の照合順 571
- 既定文字集合 571
- 基本行ログ量の見積もり 927
- 旧値相関名 547
- 旧バージョンと新バージョンを入れ替える場合 103
- 旧バージョンに戻す場合 107
- 境界値指定 523
- 行削除禁止期間 576
- 共用 RD エリア 724
- 共用表 594
- 共用メモリ使用数 1027, 1030
- 共用メモリ [メモリ所要量] 737, 780

<

- 空白変換機能 307
- クライアントからの接続用ポート番号の設定 [マルチ HiRDB] 480
- クライアント環境定義 [トランザクションマネージャに登録] 393
- クライアント環境定義の設定 [データベースの作成] 306
- クライアント環境定義の設定 [マルチ HiRDB] 479
- クライアントとの接続 1054
- クラスタキーの指定 562
- 繰返し列 587
- 繰返し列のデータ長の求め方 855
- 繰返し列を含む表 587
- グループ分け高速化機能実行時に必要なメモリ所要量 [HiRDB/シングルサーバ] 762
- グループ分け高速化機能実行時に必要なメモリ所要量 [HiRDB/パラレルサーバ] 830
- クローズ文字列 393
- グローバルバッファが使用する共用メモリ [HiRDB/シングルサーバ] 758
- グローバルバッファが使用する共用メモリ [HiRDB/パラレルサーバ] 821

- グローバルバッファ常駐化ユティリティ 506
- グローバルバッファの LRU 管理方式 498
- グローバルバッファの先読み入力 506
- グローバルバッファの設計 482
- グローバルバッファの定義例 488
- グローバルバッファの動的変更 483
- グローバルバッファのバッファ面数の設定 490
- グローバルバッファの分割 511
- グローバルバッファの割り当て 483
- グローバルバッファの割り当て方法 487

け

- 系切り替え機能 30
- 系切り替え機能との関連 [マルチ HiRDB] 481
- 継承 364, 590
- 検査制約 637
- 検査制約表 637
- 検査制約用解析ツリー長 890
- 検査保留状態 621, 639

こ

- 更新可能バックエンドサーバ 594
- 更新可能列 576
- 更新バッファ 483
- 更新前ログ取得モード 308, 369
- 更新ログ取得方式の種類 308
- 高速接続機能 445
- 候補キー 561
- コネクションプーリング 406
- コマンドによる環境設定 240
- コマンドによる環境設定の概要 241
- コマンドを別名で実行するためのバッチファイルの作成 1047
- コミット時反映処理 497
- コンストラクタ関数 363, 592

さ

- サーバが使用する共用メモリの計算式 [HiRDB/シングルサーバ] 753

サーバが使用する共用メモリの計算式 [HiRDB/パラレルサーバ] 813
サーバ間横分割 687
サーバ共通定義の作成 248
サーバ数が多いシステムを構築する場合の考慮点 472
サーバ内横分割 687
サーバマシン環境 [インストール] 131
サービスポート番号の OS への登録 [マルチ HiRDB] 478
最小値 1082
最初に作成するファイル 31
最大使用量 [作業表用 HiRDB ファイルシステム領域] 1107
最大増分回数の見積もり [作業表用ファイル] 972
最大値 1082
最大ファイル数の見積もり [作業表用ファイル] 970
最大容量に関する質問 [表] 1103
最適化情報収集ユティリティ (pdgetcst) 実行時のファイルの容量 991
最適化情報収集ユティリティ (pdgetcst) 実行時のメモリ所要量 1008
作業表用 HiRDB ファイルシステム領域の最大使用量に関する質問 1107
作業表用ファイル 958
作業表用ファイルの容量の見積もり 957
作業表用ファイル用の HiRDB ファイルシステム領域の作成 258
作業表用ファイル用の HiRDB ファイルシステム領域の設計 [HiRDB/シングルサーバ] 417
作業表用ファイル用の HiRDB ファイルシステム領域の設計 [HiRDB/パラレルサーバ] 452
作業表用ファイルを必要とする SQL 958
作業用コンソールの使用方法 [マルチ HiRDB] 480
サブタイプ 590
サプレスオプションの指定 564
参照制約 612
参照専用バックエンドサーバ 594
参照バッファ 483
参照表 612
サンプル UOC のファイル名 1041

サンプルオーディットのファイル名 1040
サンプルコンフィグレーション 1114
サンプルコンフィグレーションのファイル名 1040
サンプルデータベースのカスタマイズ 1046
サンプルデータベースの作成手順 1045
サンプルデータベースのファイル名 1040
サンプルファイル 1038
サンプルファイルの使用方法 1045

し

システム環境変数 TZ の確認 [インストール] 131
システムキャッシュの確認 [インストール] 134
システム共通定義の作成 [HiRDB/シングルサーバ] 244
システム共通定義の作成 [HiRDB/パラレルサーバ] 247
システム構成 [HiRDB/シングルサーバ] 414
システム構成 [HiRDB/パラレルサーバ] 442
システム構成に関する最小値 1082
システム構成に関する最大値 1082
システム構成変更コマンド 253
システム構築手順 27
システム設計 [HiRDB/シングルサーバ] 411
システム設計 [HiRDB/パラレルサーバ] 438
システム設計 [マルチ HiRDB] 477
システムの構成の確認 [マルチ HiRDB] 478
システムファイルの作成 262
システムファイルの作成例 [HiRDB/シングルサーバ] 264
システムファイルの作成例 [HiRDB/パラレルサーバ] 267
システムファイルの設計 [HiRDB/シングルサーバ] 421
システムファイルの設計 [HiRDB/パラレルサーバ] 456
システムファイルの容量の見積もり 918
システムファイル用の HiRDB ファイルシステム領域の作成 258
システムファイル用の HiRDB ファイルシステム領域の設計 [HiRDB/シングルサーバ] 417

- システムファイル用の HiRDB ファイルシステム領域
の設計 [HiRDB/パラレルサーバ] 452
- システムマネージャの設置 438
- システム用 RD エリアの作成 275
- システム用 RD エリアの配置 [HiRDB/シングルサー
バ] 433
- システム用 RD エリアの配置 [HiRDB/パラレルサー
バ] 468
- システム用 RD エリアのバックアップの取得 [バー
ジョンアップ] 97
- システムログファイルの空き容量監視機能 [HiRDB/
シングルサーバ] 423
- システムログファイルの空き容量監視機能 [HiRDB/
パラレルサーバ] 458
- システムログファイルの片系運転 [HiRDB/シングル
サーバ] 423
- システムログファイルの片系運転 [HiRDB/パラレル
サーバ] 458
- システムログファイルの作成 262
- システムログファイルの自動オープン [HiRDB/シン
グルサーバ] 423
- システムログファイルの自動オープン [HiRDB/パラ
レルサーバ] 458
- システムログファイルの自動拡張機能 [HiRDB/シン
グルサーバ] 424
- システムログファイルの自動拡張機能 [HiRDB/パラ
レルサーバ] 459
- システムログファイルの設計 [HiRDB/シングルサー
バ] 421
- システムログファイルの設計 [HiRDB/パラレルサー
バ] 456
- システムログファイルの総容量 919
- システムログファイルの総レコード数の確認 [バー
ジョンアップ] 100
- システムログファイルの二重化 [HiRDB/シングルサー
バ] 423
- システムログファイルの二重化 [HiRDB/パラレルサー
バ] 458
- システムログファイルの容量の見積もり 919
- システムログファイルの両系運転 [HiRDB/シングル
サーバ] 423
- システムログファイルの両系運転 [HiRDB/パラレル
サーバ] 458
- システムログファイルのレコード長 [HiRDB/シング
ルサーバ] 424
- システムログファイルのレコード長 [HiRDB/パラレ
ルサーバ] 460
- システムログ量の求め方 920
- 実体化 [一時表] 656
- 実表 556
- 自動オープン [HiRDB/シングルサーバ] 423, 427
- 自動オープン [HiRDB/パラレルサーバ] 458, 462
- 自動採番機能を使用したデータロード 326
- シフト JIS 漢字コード 147
- 修正パッチ [修正版 HiRDB への入れ替え] 115
- 修正版 HiRDB 114
- 修正版 HiRDB への入れ替え 114
- 主キー 561
- 縮退運転 [HiRDB/シングルサーバ] 427
- 縮退運転 [HiRDB/パラレルサーバ] 462
- 順序数生成子 326
- 障害時の運用 [修正版 HiRDB への入れ替え] 123
- 詳細定義情報 172
- 使用中空きセグメント 704
- 使用中空きページ 708
- 使用中空きページの解放 712
- 使用中セグメント 704
- 使用中ページ 708
- 使用中満杯ページ 708
- 除外キー値 681
- 除外キー値を設定したインデックスの使用 681
- 新規ページ追加モード 716
- 新旧値別名 547
- シンクポイントダンプの運用に関する質問 1105
- シンクポイントダンプファイルの作成 263
- シンクポイントダンプファイルの自動オープン
[HiRDB/シングルサーバ] 427
- シンクポイントダンプファイルの自動オープン
[HiRDB/パラレルサーバ] 462
- シンクポイントダンプファイルの縮退運転 [HiRDB/
シングルサーバ] 427

シンクポイントダンプファイルの縮退運転 [HiRDB/
パラレルサーバ] 462
シンクポイントダンプファイルの設計 [HiRDB/
シングルサーバ] 425
シンクポイントダンプファイルの設計 [HiRDB/
パラレルサーバ] 460
シンクポイントダンプファイルの二重化 426, 461
シンクポイントダンプファイルの片系運転 426, 461
シンクポイントダンプファイルの有効保証世代数
[HiRDB/シングルサーバ] 426
シンクポイントダンプファイルの有効保証世代数
[HiRDB/パラレルサーバ] 461
シンクポイントダンプファイルの容量の見積もり 947
シンクポイントダンプファイルのレコード数の求め方
947
シンクポイントダンプ有効化のスキップ回数監視機能
[HiRDB/シングルサーバ] 424
シンクポイントダンプ有効化のスキップ回数監視機能
[HiRDB/パラレルサーバ] 459
シングルサーバが使用する共用メモリ 753
シングルサーバ定義の作成 245
新値相関名 547

す

スーパータイプ 590
スキーマの定義 [データベースの作成] 307
ステータスファイルの運用に関する質問 [障害発生
時] 1106
ステータスファイルの運用に関する質問 [ステータス
ファイルの定義] 1107
ステータスファイルの運用に関する質問 [ステータス
ファイルの二重化] 1105
ステータスファイルの運用に関する質問 [ステータス
ファイルの配置] 1107
ステータスファイルの片系運転 [HiRDB/シングルサー
バ] 430
ステータスファイルの片系運転 [HiRDB/パラレルサー
バ] 465
ステータスファイルの作成 263
ステータスファイルの設計 [HiRDB/シングルサーバ]
427

ステータスファイルの設計 [HiRDB/パラレルサーバ]
463
ステータスファイルの容量の見積もり 948
ステータスファイルの両系運転 [HiRDB/シングルサー
バ] 430
ステータスファイルの両系運転 [HiRDB/パラレルサー
バ] 465
ステータスファイルのレコード数の求め方 948
ステートメントキャッシュ 407
ステートメントプーリング 407
スナップショット方式 504

せ

正規化 518
整合性チェックユティリティ (pdconstck) 実行時の
ファイルの容量 994
静的登録 389
セグメント 704
セグメントサイズの決定 704
セグメント数 906, 907, 913
セグメント内の空きページ比率 706
セグメント内の空きページ比率の設定 706
セグメントの確保と解放 707
セットアップ識別子 [マルチ HiRDB] 477
セマフォ識別子数の見積もり 1027, 1030

そ

相互系切り替え構成への移行 [マルチ HiRDB] 481
挿入履歴保持列 576
総ページ数 868
総ページ数を求める計算式 845
ソート用ワークファイル容量の計算で使用するバッ
ファサイズ 995

た

第1次元分割列 541
第2次元分割列 541
代替可能性 364, 590
多重定義 591
単一バイト文字コード 147

単一列分割 683

単調増加ファイル 35

ち

中国語漢字コード (GB18030) 147

抽象データ型 589

抽象データ型 (SGMLTEXT 型) を定義した表の作成方法 337

抽象データ型 (XML 型) を定義した表の作成方法 341

抽象データ型の定義 362

抽象データ型のナル値 364

抽象データ型の列のデータ長の求め方 853

抽象データ型列構成基表 365

抽象データ型を含む表 589

重複キーインデクスに関する質問 1104

つ

通信負荷を軽減する運用 473

て

定義情報の保存と読み込み [簡易セットアップツール] 172

定義の更新 [簡易セットアップツール] 172

ディクショナリサーバが使用する共用メモリ 814

ディクショナリサーバ定義の作成 249

ディクショナリ搬出入ユーティリティ (pdexp) 実行時のファイルの容量 990

ディクショナリ搬出入ユーティリティ (pdexp) 実行時のメモリ所要量 1013

ディスク容量の確認 [インストール] 132

データ圧縮機能 648

データ操作と整合性 [検査制約] 640

データ操作と整合性 [参照制約] 627

データ長一覧 850

データ長一覧 [可変長文字列型] 853

データ長一覧 [繰返し列] 855

データ長一覧 [抽象データ型] 854

データディクショナリ LOB 用 RD エリアの作成 287

データディクショナリ LOB 用 RD エリアの総ページ数 906, 907

データディクショナリ LOB 用 RD エリアの配置 [HiRDB/シングルサーバ] 433

データディクショナリ LOB 用 RD エリアの配置 [HiRDB/パラレルサーバ] 469

データディクショナリ LOB 用 RD エリアのページ長 907

データディクショナリ LOB 用 RD エリアの容量の見積もり 906

データディクショナリ用 RD エリアの容量の見積もり 868

データディレクトリ用 RD エリアの総ページ数 905

データディレクトリ用 RD エリアのページ長 905

データディレクトリ用 RD エリアの容量の見積もり 905

データの格納状態の確認 340, 370

データの変換方式の設定 [データベースの作成] 307

データページ 491

データベース回復ユーティリティ (pdrstr) 実行時のメモリ所要量 1010

データベース構成変更ユーティリティ 280

データベース構成変更ユーティリティ (pdmod) 実行時のメモリ所要量 1004

データベース再編成ユーティリティ (pdrorg) 実行時のファイルの容量 976

データベース再編成ユーティリティ (pdrorg) 実行時のメモリ所要量 1003

データベース作成ユーティリティ 308

データベース作成ユーティリティ (pdload) 実行時のファイルの容量 974

データベース作成ユーティリティ (pdload) 実行時のメモリ所要量 998

データベース状態解析ユーティリティ (pddbst) 実行時のファイルの容量 985

データベース状態解析ユーティリティ (pddbst) 実行時のメモリ所要量 1007

データベース初期設定ユーティリティ 275

データベース初期設定ユーティリティ (pdinit) 実行時のメモリ所要量 997

データベース定義ユーティリティ (pddef) がエラーになる場合 1109

データベース定義ユーティリティ (pddef) 実行時のメモリ所要量 998

データベース定義ユティリティ (pddef) の実行に関する質問 1103

データベースに関する最小値 1083

データベースに関する最大値 1083

データベースの更新ログ取得方式 308, 368

データベースの作成 305

データベース複写ユティリティ (pdcopy) 実行時のファイルの容量 986

データベース複写ユティリティ (pdcopy) 実行時のメモリ所要量 1009

データ未完状態 578

データ有効期間 [一時表] 657

データ用グローバルバッファの割り当て 484

データ用グローバルバッファを割り当てる場合 487

データ用ローカルバッファ 508

データ用ローカルバッファの割り当て 509

データロードをする場合 1047

適用機種の確認 [インストール] 131

デスクトップヒープ指定値の見積もり 1035

デファードライト処理 494

デファードライト処理の並列 WRITE 機能 496

デファードライトトリガ 494

デファードライトトリガでの更新ページの出力比率 494

デファードライトトリガの要求比率 496

デフォルトコンストラクタ関数 363, 592

と

同期点行数 312

同期点指定のデータロード 312

同期点指定のデータロード [ユティリティ異常終了時の対処方法] 376

統計解析ユティリティ (pdstedit) 実行時のファイルの容量 983

統計解析ユティリティ (pdstedit) 実行時のメモリ所要量 1006

動的登録 389

動的トランザクションの登録 383

登録 [トランザクションマネージャ] 388

登録の変更 [トランザクションマネージャ] 396

特定 SQL セッション占有属性 727

トランザクション固有一時表 656

トランザクションの移行 383, 387

トランザクションの完了種別 399

トランザクションマネージャ 382

トランザクションマネージャに登録する情報 390

トランザクションマネージャへの登録 388

トランザクションマネージャへの登録の変更 396

トランザクションマネージャへの登録例 394

トリガ 546

トリガ SQL 文 546

トリガ契機となる SQL 546

トリガ動作条件の解析ツリー長 885

トリガ動作の探索条件 546

トリガの管理 551

に

入力データファイル UOC 327

ね

ネットワーク構成例と定義例 [FQDN] 1055

ネットワーク構成例と定義例 [マルチコネクションアドレス機能] 1056

ネットワークドライブの使用に関する質問 1102

の

ノースプリットオプションの指定 565

は

バージョンアップ 96

バージョンアップに失敗した場合 105

バージョンアップに必要な空き領域 97

バージョンアップ [プラグイン] 104, 301

バージョンアップ前にすること 96

バージョンダウン 107

バイナリデータ 567

パスワードの変更 [データベースの作成] 306

バックエンドサーバが使用する共用メモリ 816

バックエンドサーバ定義の作成 249

ハッシュ関数 523
ハッシュジョイン及び副問合せのハッシュ実行時に必要なメモリ所要量 764, 832
ハッシュ分割 523
ハッシュ分割表のリバランス機能 516, 540
バッチファイルによる HiRDB の環境設定 1119
バッチファイルによる環境設定の概要 1113
バッファヒット率 490
パラレルローディング機能 312

ひ

非 UNIQUE 属性 1104
被参照表 612
被参照表と参照表間のデッドロック 617
非同期 READ 機能 493
非同期 XA 呼び出し [X/Open XA インタフェース環境] 383
非ナル値制約 561
非分割キーインデクス 683
ビュー表 556
ビュー表の作成 556
表及びインデクスを定義する場合 1046
標準セットアップ 185
表定義時に出力されるシステムログ量 922
表データ更新時に出力されるシステムログ量 926
表の格納ページ数の計算方法 846, 869
表の格納ページ数の計算例 856
表の最大容量 1103
表の正規化 518
表の整合性確認手順 [検査制約] 640
表の整合性確認手順 [参照制約] 629
表の設計 512
表の定義 365
表の定義情報 [サンプルファイル] 1042
表のマトリクス分割 541
表の横分割 522
表の横分割の形態 531
表の横分割の効果 532
表へのデータの格納 367

表を設計するときの検討項目 513

ふ

ファイアウォールが設置されている場合の設定 1063
ファイルシステムの確認 [インストール] 134
ファイルセキュリティ強化機能 168
複数接続機能 [X/Open XA インタフェース環境] 383, 391
複数列分割 683
部分構造インデクス (B-tree) 342
部分構造パス用解析ツリー長 872
不要な RD エリアの削除 328
プライマリキー 561
プラグインインデクス 689
プラグインインデクスの定義 339
プラグインインデクスの横分割 690
プラグインが提供する抽象データ型を定義した表の作成 337
プラグインのアンインストール 304
プラグインのインストール 296
プラグインの環境設定 294
プラグインの削除 303
プラグインの所有者 298
プラグインの登録 297
プラグインのバージョンアップ 301
プラグインをバージョンアップする場合 104
プリフェッチ機能 491, 704
フレキシブルハッシュ分割 523
フレキシブルハッシュ分割及び FIX ハッシュ分割の例 530
フローダブルサーバ 539
フローダブルサーバの設置 438
フローダブルマシン 539
プロセス一覧 1087
プロセス間メモリ通信用共用メモリ [HiRDB/シングルサーバ] 737
プロセス間メモリ通信用共用メモリ [HiRDB/パラレルサーバ] 781
プロセス固有領域 [メモリ所要量] 735, 779

ブロック転送又は配列 FETCH で必要なメモリ所要量
〔HiRDB/シングルサーバ〕 772
ブロック転送又は配列 FETCH で必要なメモリ所要量
〔フロントエンドサーバ〕 841
フロントエンドサーバが使用する共用メモリ 813
フロントエンドサーバ定義の作成 248
フロントエンドサーバの複数化 439
分割キー 522
分割キーインデクス 683
分割キーの選択方法 523
分割入力データファイル 325
分割入力データファイルの作成 325
分岐行ログ量の見積もり 931
分散トランザクション処理 382

へ

ページ 708
ページ固定 411, 439
ページサーチモードの切り替え回数 722
ページ長 868
ページ長の決定 708
ページ内の未使用領域の比率 710
ページ内の未使用領域の比率の設定 710
ページ内の未使用領域の比率の求め方 711
ページの解放 712
ページの確保 711
別名〔コマンド名〕 1048

ほ

ポート数 1071
ポート数不足を回避する方法 1073
ポート番号の一覧 1074
ポート番号の指定方法 1075
ポート番号を指定するオペランドの一覧 1074
ほかの製品との連携 379
ホスト名 1054
ホスト名に関する質問 1102
ホスト名の登録 137

ま

マスタディレクトリ用 RD エリアの総ページ数 904
マスタディレクトリ用 RD エリアのページ長 904
マスタディレクトリ用 RD エリアの容量の見積もり
904
マトリクス分割 541
マトリクス分割表 541
マルチ HiRDB のインストール 477
マルチ HiRDB の環境設定 479
マルチ HiRDB のシステム設計 477
マルチコネクションアドレス機能〔HiRDB サーバへの
接続方法〕 1056
マルチスレッド対応の XA インタフェース 384
マルチスレッド用のライブラリ〔注意事項〕 398
マルチフロントエンドサーバ 439
マルチフロントエンドサーバの構成例 444
マルチフロントエンドサーバの設定 443
満杯セグメント 704

み

未使用セグメント 704
未使用ページ 708

め

メッセージキュー識別子数 1027, 1030
メッセージキューテーブル数 1027, 1030
メモリ所要量の確認〔バージョンアップ〕 100
メモリ所要量の計算式〔HiRDB/シングルサーバ〕 735
メモリ所要量の計算式〔HiRDB/パラレルサーバ〕 778
メモリ所要量の見積もり方法〔HiRDB/シングルサー
バ〕 732
メモリ所要量の見積もり方法〔HiRDB/パラレルサー
バ〕 775
メモリ配置〔HiRDB/シングルサーバ〕 732
メモリ配置〔HiRDB/パラレルサーバ〕 775

も

文字コードの選択 147
文字集合 571
文字レパートリ 571

ゆ

- 有効保証世代数 [HiRDB/シングルサーバ] 426
- 有効保証世代数 [HiRDB/パラレルサーバ] 461
- ユーザ LOB 用 RD エリアの作成 283
- ユーザ LOB 用 RD エリアの配置 [HiRDB/シングルサーバ] 435
- ユーザ LOB 用 RD エリアの配置 [HiRDB/パラレルサーバ] 471
- ユーザ LOB 用 RD エリアのページ長 913
- ユーザ LOB 用 RD エリアの容量の見積もり 913
- ユーザオウンコーディング 327
- ユーザが定義した抽象データ型を定義した表の作成 362
- ユーザ用 RD エリアの作成 280
- ユーザ用 RD エリアの配置 [HiRDB/シングルサーバ] 434
- ユーザ用 RD エリアの配置 [HiRDB/パラレルサーバ] 470
- ユーザ用 RD エリアの容量の見積もり 845
- ユーティリティが使用する作業表用ファイルの容量 967
- ユーティリティ実行時のファイルの容量の見積もり 974
- ユーティリティ実行時のメモリ所要量の見積もり 997
- ユーティリティ実行時の容量の見積もり 973
- ユーティリティによるデータベース作成時に出力されるシステムログ量 938
- ユーティリティ用の HiRDB ファイルシステム領域の作成 259
- ユーティリティ用の HiRDB ファイルシステム領域の設計 [HiRDB/シングルサーバの場合] 418
- ユーティリティ用の HiRDB ファイルシステム領域の設計 [HiRDB/パラレルサーバの場合] 453
- ユニークインデクス 311
- ユニットコントローラが使用する共用メモリ [HiRDB/シングルサーバ] 744
- ユニットコントローラが使用する共用メモリ [HiRDB/パラレルサーバ] 788
- ユニット数が多いシステムを構築する場合の考慮点 472
- ユニット制御情報定義の作成 [HiRDB/シングルサーバ] 245

ユニット制御情報定義の作成 [HiRDB/パラレルサーバ] 247

よ

- 横分割の設計 522
- 横分割表 522
- 横分割表のインデクス定義に関する質問 1104
- 横分割表の作成 329
- 横分割 [プラグインインデクス] 690
- 読み取り専用 383
- 予約数 720

り

- リスト用 RD エリア [グローバルバッファの割り当て] 486
- リスト用 RD エリアの作成 291
- リスト用 RD エリアの設計 713
- リスト用 RD エリアの配置 [HiRDB/シングルサーバ] 435
- リスト用 RD エリアの配置 [HiRDB/パラレルサーバ] 471
- リスト用 RD エリアの容量の見積もり 917
- リスト用 RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域の作成 260
- リスト用 RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域の設計 [HiRDB/シングルサーバ] 419
- リスト用 RD エリア用の HiRDB ファイルシステム領域の設計 [HiRDB/パラレルサーバ] 454
- リソース数に関連する環境変数の見積もり 1022
- リソースマネージャ 382
- リバランス機能 517, 540
- リバランスユーティリティ (pdrbal) 実行時のファイルの容量 992

る

- ルーチン 592
- ループバックアドレス 163

れ

- 例外リストからの削除 [Windows ファイアウォール] 164

例外リストへの登録 [Windows ファイアウォール]
158

レコード数の求め方 [システムログファイル] 920

レコード数の求め方 [シンクポイントダンプファイル]
947

レコード数の求め方 [ステータスファイル] 948

レコード長 [システムログファイル] 919

レジストリ LOB 用 RD エリアのページ長 916

レジストリ LOB 用 RD エリアの容量の見積もり 916

レジストリ機能の初期設定 298

レジストリ情報の登録 299

レジストリの削除 304

レジストリ用 RD エリアの容量の見積もり 914

列情報作業表の最大数の求め方 964

列情報作業表の容量の求め方 962

レプリケーション機能との連携 380

連絡用ポートのサービス名及びサービスポート番号の
設定 [マルチ HiRDB] 477

連絡用ポートのサービス名の変更 [マルチ HiRDB]
478

ろ

ローカルバッファ 508

ローカルバッファの設計 482

ログ取得モード 308, 368

ログレスモード 308, 369

わ

ワークディスク 539

ワークファイル出力先ディレクトリの作成 148