

JP1 Version 10

# JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) SQL Server

解説・文法書

3021-3-060

## 対象製品

JP1/Performance Management - Manager (適用 OS : Windows)

P-2W2C-AAA4 JP1/Performance Management - Manager 10-00

製品構成一覧および内訳形名

P-242C-AAA4 JP1/Performance Management - Manager 10-00 (適用 OS : Windows Server 2003)

P-2A2C-AAA4 JP1/Performance Management - Manager 10-00 (適用 OS : Windows Server 2008)

JP1/Performance Management - Manager (適用 OS : UNIX)

P-1J2C-AAA1 JP1/Performance Management - Manager 10-00 (適用 OS : HP-UX 11i V3 (IPF))

P-812C-AAA1 JP1/Performance Management - Manager 10-00 (適用 OS : Linux 6 (x86), Linux 6 (x64))

P-9D2C-AAA1 JP1/Performance Management - Manager 10-00 (適用 OS : Solaris 10 (SPARC))

P-1M2C-AAA1 JP1/Performance Management - Manager 10-00 (適用 OS : AIX V6.1, AIX V7.1)

JP1/Performance Management - Base (適用 OS : Windows)

P-2W2C-AJA4 JP1/Performance Management - Base 10-00

製品構成一覧および内訳形名

P-242C-AJA4 JP1/Performance Management - Base 10-00 (適用 OS : Windows Server 2003)

P-2A2C-AJA4 JP1/Performance Management - Base 10-00 (適用 OS : Windows Server 2008)

JP1/Performance Management - Web Console (適用 OS : Windows)

P-2W2C-ARA4 JP1/Performance Management - Web Console 10-00

製品構成一覧および内訳形名

P-242C-ARA4 JP1/Performance Management - Web Console 10-00 (適用 OS : Windows Server 2003)

P-2A2C-ARA4 JP1/Performance Management - Web Console 10-00 (適用 OS : Windows Server 2008)

JP1/Performance Management - Web Console (適用 OS : UNIX)

P-1J2C-ARA1 JP1/Performance Management - Web Console 10-00 (適用 OS : HP-UX 11i V3 (IPF))

P-812C-ARA1 JP1/Performance Management - Web Console 10-00 (適用 OS : Linux 6 (x86), Linux 6 (x64))

P-9D2C-ARA1 JP1/Performance Management - Web Console 10-00 (適用 OS : Solaris 10 (SPARC))

P-1M2C-ARA1 JP1/Performance Management - Web Console 10-00 (適用 OS : AIX V6.1, AIX V7.1)

JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) SQL Server (適用 OS : Windows)

P-2W2C-AEA4 JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) SQL Server 10-00

製品構成一覧および内訳形名

P-242C-AEA4 JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) SQL Server 10-00 (適用 OS : Windows Server 2003)

P-2A2C-AEA4 JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) SQL Server 10-00 (適用 OS : Windows Server 2008)

これらの製品には、他社からライセンスを受けて開発した部分が含まれています。

## 輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

## 商標類

AIX は、米国およびその他の国における International Business Machines Corporation の商標です。

AMD は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。

BEA は、BEA Systems, Inc. の登録商標です。

BEA JRockit は、BEA Systems, Inc. の商標です。

BEA WebLogic Server は、BEA Systems, Inc. の登録商標です。

DB2 は、米国およびその他の国における International Business Machines Corporation の商標です。

DB2 Universal Database は、米国およびその他の国における International Business Machines Corporation の商標です。

HP-UX は、Hewlett-Packard Company のオペレーティングシステムの名称です。

IBM は、米国およびその他の国における International Business Machines Corporation の商標です。

Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Itanium は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。

Linux は、Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Lotus は、IBM Corporation の登録商標です。

Lotus Domino は、IBM Corporation の登録商標です。

Microsoft は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft Hyper-V は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft Exchange Server は、米国 Microsoft Corp. の商品名称です。

Microsoft Internet Information Server は、米国 Microsoft Corporation の商品名称です。

Microsoft および SQL Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Netscape は、米国およびその他の国における Netscape Communications Corporation の登録商標です。

Netscape Navigator は、米国およびその他の国における Netscape Communications Corporation の登録商標です。

OpenView は、ヒューレット・パカード社の商標です。

Oracle 及び WebLogic は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標または商標です。

PA-RISC は、米国 Hewlett-Packard Company の商標です。

R/3 は、SAP AG のドイツ及びその他の国における登録商標または商標です。

Red Hat は、米国およびその他の国で Red Hat, Inc. の登録商標もしくは商標です。

すべての SPARC 商標は、米国 SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。SPARC 商標がついた製品は、米国 Sun Microsystems, Inc. が開発したアーキテクチャに基づくものです。

SAP は、SAP AG のドイツ及びその他の国における登録商標または商標です。

Solaris は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標または商標です。

Sun Microsystems は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標または商標です。

UNIX は、The Open Group の米国ならびに他の国における登録商標です。

Visual C++ は、米国およびその他の国における米国 Microsoft Corp. の登録商標です。

WebSphere は、米国およびその他の国における International Business Machines Corporation の商標です。

Win32 は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他製品名などの固有名詞は各社の商品名、商標および登録商標です。

その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

プログラムプロダクト「P-9D2C-AAA1, P-9D2C-ARA1」には、Oracle Corporation またはその子会社、関連会社が著作権を有している部分が含まれています。

プログラムプロダクト「P-9D2C-AAA1, P-9D2C-ARA1」には、UNIX System Laboratories, Inc. が著作権を有している部分が含まれています。

## マイクロソフト製品の表記について

このマニュアルでは、マイクロソフト製品の名称を次のように表記しています。

表記	製品名
Internet Explorer	Microsoft(R) Internet Explorer(R)
	Windows(R) Internet Explorer(R)
Microsoft SQL Server	Microsoft(R) SQL Server
MSCS	Microsoft(R) Cluster Server
	Microsoft(R) Cluster Service

表記		製品名
Windows Server 2003	Windows Server 2003 (x64) または 2003 (x64)	Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise x64 Edition
		Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard x64 Edition
		Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition
		Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard x64 Edition
	Windows Server 2003 (x86) または 2003 (x86)	Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise Edition
		Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard Edition
		Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise Edition
		Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard Edition
Windows Server 2008	Windows Server 2008 Datacenter	Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Datacenter
	Windows Server 2008 Enterprise	Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise
		Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise without Hyper-V(TM)
		Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Enterprise
	Windows Server 2008 Standard	Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard
		Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard without Hyper-V(TM)
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Standard		
Win32	Win32(R)	

Windows Server 2003 および Windows Server 2008 を総称して、Windows と表記することがあります。

## 発行

2012 年 10 月 3021-3-060

## 著作権

Copyright (C) 2012, Hitachi, Ltd.

Copyright (C) 2012, Hitachi Solutions, Ltd.

# はじめに

---

このマニュアルは、JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) SQL Server の機能や収集レコードなどについて説明したものです。

## 対象読者

このマニュアルは、次の方を対象としています。

- 稼働監視システムを設計または構築したい方
- パフォーマンスデータの収集条件を定義したい方
- レポートおよびアラームを定義したい方
- 収集したパフォーマンスデータを参照して、システムを監視したい方
- 監視結果を基に、システムへの対策を検討または指示したい方

また、Microsoft(R) SQL Server と監視対象システムの運用について熟知していること、および OS に対する知識があることを前提としています。

なお、JP1/Performance Management を使用したシステムの構築、運用方法については、次のマニュアルをご使用ください。

- JP1 Version 10 JP1/Performance Management 設計・構築ガイド (3021-3-041)
- JP1 Version 10 JP1/Performance Management 運用ガイド (3021-3-042)
- JP1 Version 10 JP1/Performance Management リファレンス (3021-3-043)

## マニュアルの構成

このマニュアルは、次に示す編から構成されています。なお、このマニュアルは Windows Server 2003 および Windows Server 2008 の各 OS (Operating System) に共通のマニュアルです。OS ごとに差異がある場合は、本文中でそのつど内容を書き分けています。

### 第 1 編 概要編

JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) SQL Server の概要について説明しています。

### 第 2 編 構築・運用編

JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) SQL Server のインストール、セットアップ、およびクラスタシステムでの運用について説明しています。

### 第 3 編 リファレンス編

JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) SQL Server の監視テンプレート、レコードおよびメッセージについて説明しています。

### 第 4 編 トラブルシューティング編

JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) SQL Server でトラブルが発生したときの対処方法について説明しています。

## 読書手順

このマニュアルは、利用目的に合わせて章を選択して読むことができます。利用目的別にお読みいただくことをお勧めします。

マニュアルを読む目的	記述箇所
JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) SQL Server の特長を知りたい。	1 章

マニュアルを読む目的	記述箇所
JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) SQL Server の機能概要を知りたい。	1 章
JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) SQL Server の導入時の作業を知りたい。	2 章
JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) SQL Server のクラスシステムでの運用を知りたい。	3 章
JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) SQL Server の監視テンプレートについて知りたい。	4 章
JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) SQL Server のレコードについて知りたい。	5 章
JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) SQL Server のメッセージについて知りたい。	6 章
障害発生時の対処方法について知りたい。	7 章

### このマニュアルで使用する記号

このマニュアルで使用する記号を次に示します。

記号	意味
[ ]	ウィンドウ, タブ, メニュー, ダイアログボックス, ダイアログボックスのボタン, ダイアログボックスのチェックボックスなどを示します。 (例) [メイン]ウィンドウ [エージェント]タブ
太字	重要な用語, または利用状況によって異なる値であることを示します。

### このマニュアルの数式中で使用する記号

このマニュアルの数式中で使用する記号を次に示します。

記号	意味
*	乗算記号を示します。
/	除算記号を示します。

### 図中で使用する記号

このマニュアルの図中で使用する記号を次のように定義します。

●コンピュータ




●データの流れ




●処理の流れ




●プログラム



●ファイル



●ネットワーク



●サーバ



●障害



●入出力の動作



### フォルダおよびディレクトリの統一表記

このマニュアルでは、Windows で使用されている「フォルダ」と UNIX で使用されている「ディレクトリ」とが同じ場合、原則として、「ディレクトリ」と統一表記しています。

### このマニュアルでのコマンドの表記

Performance Management 09-00 以降では、08-51 以前のコマンドと互換性を持つ新形式のコマンドが追加されました。このため、このマニュアルではコマンドを次のように表記しています。

新形式のコマンド（08-51 以前のコマンド）

（例）

```
jpccconf agent setup (jpcagtsetup)
```

この例では、`jpccconf agent setup` が新形式のコマンドで、`jpcagtsetup` が 08-51 以前のコマンドになります。

新形式のコマンドを使用できるのは、PFM - Agent の同一装置内の前提プログラム（PFM - Manager または PFM - Base）のバージョンが 09-00 以降の場合です。なお、前提プログラムのバージョンが 09-00 以降の場合でも、08-51 以前のコマンドは使用できます。





# 目次

## 第 1 編 概要編

<b>1</b>	<b>PFM - Agent for Microsoft SQL Server の概要</b>	<b>1</b>
1.1	PFM - Agent for Microsoft SQL Server の特長	2
1.1.1	Microsoft SQL Server のパフォーマンスデータを収集できます	2
1.1.2	パフォーマンスデータの性質に応じた方法で収集できます	3
1.1.3	パフォーマンスデータを保存できます	3
1.1.4	Microsoft SQL Server の運用上の問題点を通知できます	4
1.1.5	アラームおよびレポートが容易に定義できます	4
1.1.6	クラスタシステムで運用できます	4
1.2	パフォーマンスデータの収集と管理の概要	6
1.3	PFM - Agent for Microsoft SQL Server を使ったパフォーマンス監視の例	7
1.3.1	ベースラインの選定	7
1.3.2	データキャッシュ不足	7
1.3.3	セッションごとの CPU 使用率	8
1.3.4	ログスペース不足	8
1.3.5	データベース容量不足	9
1.3.6	ロックの増加	9
1.3.7	ネットワーク負荷	10
1.3.8	インスタンスの有効性	10

## 第 2 編 構築・運用編

<b>2</b>	<b>インストールとセットアップ</b>	<b>11</b>
2.1	インストールとセットアップ	12
2.1.1	インストールとセットアップの流れ	12
2.1.2	インストールとセットアップの前に	14
2.1.3	インストール手順	20
2.1.4	PFM - Agent for Microsoft SQL Server のセットアップ手順	22
2.2	アンインストールとアンセットアップ	38
2.2.1	アンインストールとアンセットアップの前に	38
2.2.2	アンセットアップ手順	39
2.2.3	アンインストール手順	40
2.3	PFM - Agent for Microsoft SQL Server のシステム構成の変更	42
2.4	PFM - Agent for Microsoft SQL Server の運用方式の変更	43
2.4.1	パフォーマンスデータの格納先の変更	43
2.4.2	インスタンス環境の更新の設定	46

2.4.3	Store バージョン 2.0 への移行	48
2.5	コマンドプロンプトの起動方法	51
2.6	ミラーリング構成でのフェールオーバー	52
2.6.1	ミラーリング構成のデータベースの監視	52
2.6.2	ミラーリング構成でのフェールオーバー中の監視	52
2.6.3	ミラーリング構成でのフェールオーバー後の監視	53
2.7	SQL Server AlwaysOn Availability Group での監視	55
2.7.1	SQL Server AlwaysOn Availability Group でのフェールオーバー中の監視	55
2.7.2	SQL Server AlwaysOn Availability Group でのフェールオーバー後の監視	56
2.8	バックアップとリストア	57
2.8.1	バックアップ	57
2.8.2	リストア	57
2.9	Web ブラウザでマニュアルを参照するための設定	59
2.9.1	設定手順	59
2.9.2	参照手順	60
<b>3</b>	<b>クラスタシステムでの運用</b>	<b>61</b>
3.1	クラスタシステムの概要	62
3.1.1	HA クラスタシステム	62
3.1.2	連合データベースサーバ	63
3.2	フェールオーバー時の処理	65
3.2.1	PFM - Agent ホストに障害が発生した場合のフェールオーバー	65
3.2.2	PFM - Manager が停止した場合の影響	67
3.3	インストールとセットアップ	68
3.3.1	インストールとセットアップの流れ	68
3.3.2	インストールとセットアップの前に	70
3.3.3	インストール手順	73
3.3.4	セットアップ手順	73
3.4	アンインストールとアンセットアップ	80
3.4.1	アンインストールとアンセットアップの流れ	80
3.4.2	アンセットアップ手順	81
3.4.3	アンインストール手順	85
3.5	PFM - Agent for Microsoft SQL Server のシステム構成の変更	86
3.6	PFM - Agent for Microsoft SQL Server の運用方式の変更	87
3.6.1	インスタンス環境の更新の設定	87
3.6.2	論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート・インポート	88
3.7	クラスタシステムで運用する場合の注意事項	89
3.7.1	収集するパフォーマンスデータ中のホスト名について	89
3.7.2	ログ出力について	89
3.7.3	サービスの依存関係について	89
3.7.4	タイムアウト時間について	90

## 第3編 リファレンス編

4	監視テンプレート	91
	監視テンプレートの概要	92
	アラームの記載形式	93
	アラームの注意事項	94
	アラーム一覧	95
	Blocked Sessions	96
	Cache Usage	97
	CPU Usage	98
	Database Space	99
	Log Space Usage	100
	Network Error	101
	Server Status	102
	レポートの記載形式	103
	レポートのフォルダ構成	104
	レポート一覧	106
	Blocked Sessions	108
	Blocking Locks	109
	Cache Usage	110
	Cache Usage Trend(Multi-Agent)	111
	Cache Usage Trend(Multi-Agent)	112
	CPU Usage - Top 10 Sessions	113
	Database Detail	114
	Database Space Usage	116
	Database Space Usage Detail	117
	Database Summary	118
	Errorlog Detail	120
	Errorlog Overview	121
	Lock Detail	122
	Lock Overview	123
	Lock Overview by Lock Type	124
	Lock Usage - Top 10 Sessions	125
	Log I/O Activity	126
	Log I/O Activity 2	127
	Log Space Usage - Top 10 Databases	128
	Memory Usage - Top 10 Sessions	129
	Network Activity	130
	Network Activity Trend	131
	Network Activity Trend	132
	Pending I/O	133
	Physical I/O - Top 10 Sessions	134

Physical Write Activity	135
Physical Write Activity 2	136
Server Configuration Status	137
Server CPU Trend	138
Server CPU Trend	139
Server Space Trend(Multi-Agent)	140
Server Space Trend(Multi-Agent)	141
Server Space Usage	142
Session Detail	143
Sessions	145
System Overview	146

## 5

レコード	149
データモデルについて	150
レコードの記載形式	151
ODBC キーフィールド一覧	154
要約ルール	155
データ型一覧	157
フィールドの値	158
Store データベースに記録される時だけ追加されるフィールド	160
Store データベースに格納されているデータをエクスポートすると出力されるフィールド	162
レコードの注意事項	163
レコード一覧	165
Config Detail ( PD_CD )	167
Database Detail ( PD_DD )	168
Database Interval ( PI_DI )	171
Database Replication Detail ( PD_RD )	173
Database Space Detail ( PD_DS )	175
Errorlog Error Detail ( PD_EE )	177
Errorlog Summary Detail ( PD_ES )	179
Global Server Summary ( PI )	181
Global Server Summary 2 ( PI_PI2 )	184
Instance Availability ( PD_IA )	187
Job History Detail ( PD_JH )	189
Licensing Detail ( PD_LIC )	191
Lock Detail ( PD_LD )	192
Procedure Cache Detail ( PD_PCAC )	195
Process Detail ( PD_PDET )	197
Replication Published Database Overview ( PI_RPDB )	199
Replication Summary Detail ( PD_RS )	201
Server Detail ( PD )	203

Server Locks Detail ( PD_LOCK )	208
Server Overview ( PI_SERV )	211
Server Overview 2 ( PI_SRV2 )	214
Server Space Detail ( PD_SS )	217
Server Space Interval ( PI_SI )	219
SQL Text ( PD_SQL )	221
Transaction Log Overview ( PI_TLOG )	223
User-Defined Counter Overview ( PI_UCTR )	225
User Process Detail ( PD_USER )	227

<b>6</b>	<b>メッセージ</b>	<b>229</b>
6.1	メッセージの形式	230
6.1.1	メッセージの出力形式	230
6.1.2	メッセージの記載形式	230
6.2	メッセージの出力先一覧	231
6.3	Windows イベントログの一覧	233
6.4	メッセージ一覧	234

## 第4編 トラブルシューティング編

<b>7</b>	<b>トラブルへの対処方法</b>	<b>247</b>
7.1	対処の手順	248
7.2	トラブルシューティング	249
7.2.1	セットアップやサービスの起動について	249
7.2.2	コマンドの実行について	253
7.2.3	レポートの定義について	253
7.2.4	アラームの定義について	253
7.2.5	パフォーマンスデータの収集と管理について	254
7.2.6	その他のトラブルについて	255
7.3	ログ情報	256
7.3.1	ログ情報の種類	256
7.3.2	ログファイルおよびディレクトリ一覧	257
7.4	トラブル発生時に採取が必要な資料	261
7.4.1	Windows の場合	261
7.5	資料の採取方法	265
7.5.1	Windows の場合	265
7.6	Performance Management の障害検知	268
7.7	Performance Management システムの障害回復	269

<b>付録</b>	<b>271</b>
<b>付録 A システム見積もり</b>	<b>272</b>
付録 A.1 メモリー所要量	272
付録 A.2 ディスク占有量	272
付録 A.3 クラスタ運用時のディスク占有量	272
付録 A.4 レコードのインスタンス数の算出方法	272
<b>付録 B 識別子一覧</b>	<b>275</b>
<b>付録 C プロセス一覧</b>	<b>276</b>
<b>付録 D ポート番号一覧</b>	<b>277</b>
付録 D.1 PFM - Agent for Microsoft SQL Server のポート番号	277
付録 D.2 ファイアウォールの通過方向	277
<b>付録 E PFM - Agent for Microsoft SQL Server のプロパティ</b>	<b>280</b>
付録 E.1 Agent Store サービスのプロパティ一覧	280
付録 E.2 Agent Collector サービスのプロパティ一覧	283
<b>付録 F ファイルおよびフォルダー一覧</b>	<b>290</b>
付録 F.1 PFM - Agent for Microsoft SQL Server のファイルおよびフォルダー一覧	290
<b>付録 G 移行手順と移行時の注意事項</b>	<b>293</b>
<b>付録 H バージョン互換</b>	<b>294</b>
<b>付録 I ストアドプロシージャの削除</b>	<b>295</b>
付録 I.1 A4QHITACHIPROCSPDATABASES の削除手順	295
<b>付録 J 動作ログの出力</b>	<b>296</b>
付録 J.1 動作ログに出力される事象の種別	296
付録 J.2 動作ログの保存形式	296
付録 J.3 動作ログの出力形式	297
付録 J.4 動作ログを出力するための設定	301
<b>付録 K JP1/ITSML との連携</b>	<b>303</b>
<b>付録 L 各バージョンの変更内容</b>	<b>304</b>
付録 L.1 10-00 の変更内容	304
付録 L.2 09-00 の変更内容	304
付録 L.3 08-50 の変更内容	304
付録 L.4 08-10 の変更内容	306
付録 L.5 08-00 の変更内容	307
付録 L.6 07-50 の変更内容	307
付録 L.7 07-00 の変更内容	307
<b>付録 M このマニュアルの参考情報</b>	<b>309</b>
付録 M.1 関連マニュアル	309
付録 M.2 このマニュアルでの表記	309
付録 M.3 英略語	312
付録 M.4 このマニュアルでのプロダクト名、サービス ID、およびサービスキーの表記	312
付録 M.5 Performance Management のインストール先ディレクトリの表記	313
付録 M.6 Performance Management に対応する NNM 製品について	314

付録 M.7 KB (キロバイト) などの単位表記について	314
付録 N 用語解説	315

---

<b>索引</b>	321
-----------	-----

---





# 1

## PFM - Agent for Microsoft SQL Server の概要

この章では、PFM - Agent for Microsoft SQL Server の概要について説明します。

---

1.1 PFM - Agent for Microsoft SQL Server の特長

---

1.2 パフォーマンスデータの収集と管理の概要

---

1.3 PFM - Agent for Microsoft SQL Server を使ったパフォーマンス監視の例

---

## 1.1 PFM - Agent for Microsoft SQL Server の特長

---

PFM - Agent for Microsoft SQL Server は、Microsoft SQL Server のパフォーマンスを監視するために、パフォーマンスデータを収集および管理するプログラムです。このプログラムは、監視対象のホストにインストールして使用します。

PFM - Agent for Microsoft SQL Server の特長を次に示します。

Microsoft SQL Server の稼働状況を分析できる

監視対象の Microsoft SQL Server から、データベーススペース使用率やキャッシュ・ヒット率の統計情報などのパフォーマンスデータを PFM - Agent for Microsoft SQL Server で収集および集計し、その傾向や推移を図示することで、Microsoft SQL Server の稼働状況の分析が容易にできます。

Microsoft SQL Server の運用上の問題点を早期に発見し、原因を調査する資料を提供できる

監視対象の Microsoft SQL Server で、データベーススペース使用率が増大したり、キャッシュ・ヒット率が低下したりするなどのパフォーマンスの低下が発生した場合、Eメールなどを使ってユーザーに通知することで、問題点を早期に発見できます。また、その問題点に関連する情報を図示することで、原因を調査する資料を提供できます。

PFM - Agent for Microsoft SQL Server を使用するには、PFM - Manager および PFM - Web Console が必要です。

---

### 参考

Performance Management で Microsoft SQL Server の稼働状況を分析できる製品としては、PFM - Agent for Microsoft SQL Server のほかに、PFM - RM for Microsoft SQL Server があります。PFM - RM for Microsoft SQL Server は、監視対象ホストへのインストールが不要な製品です。つまり、監視対象ホストの環境に手を加えることなく、そのパフォーマンスデータを監視できます（エージェントレス監視）。また、収集できるパフォーマンスデータの種類の PFM - Agent for Microsoft SQL Server より少ないですが、1 つの PFM - RM for Microsoft SQL Server から複数ホストのパフォーマンスデータを監視できます。

エージェントレス監視を実現したい場合、複数の監視ホストを対象にパフォーマンスデータを収集・管理したい場合などは、PFM - RM for Microsoft SQL Server の導入もご検討ください。

---

PFM - Agent for Microsoft SQL Server の機能の概要について次に説明します。

### 1.1.1 Microsoft SQL Server のパフォーマンスデータを収集できます

PFM - Agent for Microsoft SQL Server を使用すると、同一ホスト上で動作している Microsoft SQL Server の、データベーススペース使用率やキャッシュ・ヒット率の統計情報などのパフォーマンスデータが収集できます。

#### 注意

PFM - Agent for Microsoft SQL Server では、シフト JIS 以外の文字が含まれるパフォーマンスデータは収集できません。

PFM - Agent for Microsoft SQL Server では、パフォーマンスデータは、次のように利用できます。

Microsoft SQL Server の稼働状況をグラフィカルに表示する

パフォーマンスデータは、PFM - Web Console を使用して、「レポート」と呼ばれるグラフィカルな形式に加工し、表示できます。レポートによって、Microsoft SQL Server の稼働状況がよりわかりやすく

分析できるようになります。

レポートには、次の種類があります。

- リアルタイムレポート

監視している Microsoft SQL Server の現在の状況を示すレポートです。主に、システムの現在の状態や問題点を確認するために使用します。リアルタイムレポートの表示には、収集した時点のパフォーマンスデータが直接使用されます。

- 履歴レポート

監視している Microsoft SQL Server の過去から現在までの状況を示すレポートです。主に、システムの傾向を分析するために使用します。履歴レポートの表示には、PFM - Agent for Microsoft SQL Server のデータベースに格納されたパフォーマンスデータが使用されます。

問題が起こったかどうかの判定条件として使用する

収集されたパフォーマンスデータの値が何らかの異常を示した場合、ユーザーに通知するなどの処置を取るように設定できます。

### 1.1.2 パフォーマンスデータの性質に応じた方法で収集できます

パフォーマンスデータは、「レコード」の形式で収集されます。各レコードは、「フィールド」と呼ばれるさらに細かい単位に分けられます。レコードおよびフィールドの総称を「データモデル」と呼びます。

レコードは、性質によって2つのレコードタイプに分けられます。どのレコードでどのパフォーマンスデータが収集されるかは、PFM - Agent for Microsoft SQL Server で定義されています。ユーザーは、PFM - Web Console を使用して、どのパフォーマンスデータのレコードを収集するか選択します。

PFM - Agent for Microsoft SQL Server のレコードタイプを次に示します。

Product Interval レコードタイプ（以降、PI レコードタイプと省略します）

PI レコードタイプのレコードには、1分ごとのプロセス数など、ある一定の時間（インターバル）ごとのパフォーマンスデータが収集されます。PI レコードタイプは、時間の経過に伴うシステムの状態の変化や傾向を分析したい場合に使用します。

Product Detail レコードタイプ（以降、PD レコードタイプと省略します）

PD レコードタイプのレコードには、現在起動しているプロセスの詳細情報など、ある時点でのシステムの状態を示すパフォーマンスデータが収集されます。PD レコードタイプは、ある時点でのシステムの状態を知りたい場合に使用します。

各レコードについては、「5. レコード」を参照してください。

### 1.1.3 パフォーマンスデータを保存できます

収集したパフォーマンスデータを、PFM - Agent for Microsoft SQL Server の「Store データベース」と呼ばれるデータベースに格納することで、現在までのパフォーマンスデータを保存し、Microsoft SQL Server の稼働状況について、過去から現在までの傾向を分析できます。傾向を分析するためには、履歴レポートを使用します。

ユーザーは、PFM - Web Console を使用して、どのパフォーマンスデータのレコードを Store データベースに格納するか選択します。PFM - Web Console でのレコードの選択方法については、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の、稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

### 1.1.4 Microsoft SQL Server の運用上の問題点を通知できます

PFM - Agent for Microsoft SQL Server で収集したパフォーマンスデータは、Microsoft SQL Server のパフォーマンスをレポートとして表示するのに利用できるだけでなく、Microsoft SQL Server を運用していて問題が起こったり、障害が発生したりした場合にユーザーに警告することもできます。

例えば、キャッシュ・ヒット率が 85% を下回った場合、ユーザーに E メールで通知するとします。このような運用をするために、「キャッシュ・ヒット率が 85% を下回る」を異常条件のしきい値として、そのしきい値に達した場合、E メールをユーザーに送信するように設定します。しきい値に達した場合に取る動作を「アクション」と呼びます。アクションには、次の種類があります。

Eメールの送信

コマンドの実行

SNMP トラップの発行

JP1 イベントの発行

しきい値やアクションを定義したものを「アラーム」と呼びます。1 つ以上のアラームを 1 つのテーブルにまとめたものを「アラームテーブル」と呼びます。アラームテーブルを定義したあと、PFM - Agent for Microsoft SQL Server と関連づけます。アラームテーブルと PFM - Agent for Microsoft SQL Server とを関連づけることを「バインド」と呼びます。バインドすると、PFM - Agent for Microsoft SQL Server によって収集されているパフォーマンスデータが、アラームで定義したしきい値に達した場合、ユーザーに通知できるようになります。

このように、アラームおよびアクションを定義することによって、Microsoft SQL Server の運用上の問題を早期に発見し、対処できます。

アラームおよびアクションの設定方法については、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の、アラームによる稼働監視について説明している章を参照してください。

### 1.1.5 アラームおよびレポートが容易に定義できます


PFM - Agent for Microsoft SQL Server では、「監視テンプレート」と呼ばれる、必要な情報があらかじめ定義されたレポートおよびアラームを提供しています。この監視テンプレートを使用することで、複雑な定義をしなくても Microsoft SQL Server の運用状況を監視する準備が容易にできるようになります。監視テンプレートは、ユーザーの環境に合わせてカスタマイズすることもできます。監視テンプレートの使用方法については、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の、稼働分析のためのレポートの作成またはアラームによる稼働監視について説明している章を参照してください。また、監視テンプレートの詳細については、「4. 監視テンプレート」を参照してください。

### 1.1.6 クラスタシステムで運用できます

クラスタシステムを使うと、システムに障害が発生した場合にも継続して業務を運用できる、信頼性の高いシステムが構築できます。このため、システムに障害が発生した場合でも Performance Management の 24 時間稼働および 24 時間監視ができます。

クラスタシステムで監視対象ホストに障害が発生した場合の運用例を次の図に示します。

図 1-1 クラスタシステムの運用例



同じ設定の環境を 2 つ構築し、通常運用する方を「実行系ノード」、障害発生時に使う方を「待機系ノード」として定義しておきます。

クラスタシステムでの Performance Management の運用の詳細については、「3. クラスタシステムでの運用」を参照してください。

## 1.2 パフォーマンスデータの収集と管理の概要

---

パフォーマンスデータの収集方法と管理方法は、パフォーマンスデータが格納されるレコードのレコードタイプによって異なります。PFM - Agent for Microsoft SQL Server のレコードは、次の2つのレコードタイプに分けられます。

- PI レコードタイプ
- PD レコードタイプ

パフォーマンスデータの収集方法と管理方法については、次の個所を参照してください。

### パフォーマンスデータの収集方法

パフォーマンスデータの収集方法については、マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の、Performance Management の機能について説明している章を参照してください。

収集されるパフォーマンスデータの値については、「5. レコード」を参照してください。

### パフォーマンスデータの管理方法

パフォーマンスデータの管理方法については、マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の、Performance Management の機能について説明している章を参照してください。

PFM - Agent で収集および管理されているレコードのうち、どのパフォーマンスデータを利用するかは、PFM - Web Console で選択します。選択方法については、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の、稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

## 1.3 PFM - Agent for Microsoft SQL Server を使ったパフォーマンス監視の例

パフォーマンス監視をすることは、Microsoft SQL Server 環境の構築および管理では重要な作業です。

PFM - Agent for Microsoft SQL Server を用いたパフォーマンスの監視は、主に次の 2 つの目的で使用できます。

- パフォーマンスデータを分析し、ボトルネックの原因を発見する
- Microsoft SQL Server が正しく動作しているか監視する

Microsoft SQL Server を運用する際、特定の要因により Microsoft SQL Server 全体のパフォーマンスに悪影響を及ぼす場合があります。パフォーマンスに悪影響を及ぼす要因としては、次のようなものがあります。

- データキャッシュ不足
- セッションごとの CPU 使用率
- ログスペース不足
- データベース容量不足
- ロックの増加

Microsoft SQL Server が正しく動作しているかを確認することは大変重要なことです。Microsoft SQL Server が正しく動作しているかは、パフォーマンスの観点に加えて次のような監視によって確認できます。

- ネットワーク負荷監視
- インスタンスの有効性

Microsoft SQL Server を安定稼働させるには、PFM - Agent for Microsoft SQL Server を用いて正しくパフォーマンスを監視することが重要です。

次に、それぞれのパフォーマンスの監視について説明します。なお、次に説明するパフォーマンス監視のしきい値は参考値です。具体的なしきい値については、ベースラインを測定し、決定する必要があります。また、設定項目については、Microsoft SQL Server の運用形態に合わせて、検討してください。

### 1.3.1 ベースラインの選定

ベースラインの選定とは、システム運用で問題なしと想定されるラインをパフォーマンス測定結果から選定する作業です。

PFM 製品では、ベースラインの値を「しきい値」とすることで、システムの運用監視をすることとなります。このように、ベースラインの選定は「しきい値」を決定し、パフォーマンス監視をするにあたっての重要な作業となります。

なお、ベースラインの選定は、次のように実施することをお勧めします。

- 運用環境の高負荷テスト時など、ピーク時の状態を測定する
- システム構成によって大きく異なるため、システムリソースの変更、および運用環境の変更を行う場合は、再度ベースラインを測定する

### 1.3.2 データキャッシュ不足

データキャッシュの不足によって、Microsoft SQL Server のパフォーマンス低下を招きます。そのため、

データキャッシュ不足を監視するために、PFM - Agent for Microsoft SQL Server が提供している監視テンプレートの「Cache Usage」アラームを使用して、ディスクからの読み込みの代わりに、データキャッシュ内要求が見つかった回数の割合を監視できます。

監視テンプレート「Cache Usage」のアラームを次の表に示します。

アラーム	使用レコード	使用フィールド	異常条件	警告条件	値の見方
Cache Usage	PI_SERV	Cache Hit %	Cache Hit % < 85	Cache Hit % < 95	データキャッシュが不足しているおそれがあります。

しきい値に対する考え方

Cache Hit % の比率が低い場合 (85% を下回る値)、データキャッシュが不足しています。

データキャッシュが不足すると検索または更新処理のパフォーマンス低下を招きます。

対処方法

max server memory オプションの値を増やすか、またはシステムに物理メモリを追加することで、データキャッシュのメモリサイズを増加させてください。

Cache Usage アラームの詳細については、「4. 監視テンプレート」の「Cache Usage」を参照してください。

### 1.3.3 セッションごとの CPU 使用率

セッションごとの CPU 使用率によっては、Microsoft SQL Server のパフォーマンス低下を招きます。そのため、セッションごとの CPU 使用率を監視するために、PFM - Agent for Microsoft SQL Server が提供している監視テンプレートの「CPU Usage」アラームを使用して、現在 CPU サイクルを最も多く消費している上位 10 のセッションを監視できます。

監視テンプレート「CPU Usage」のアラームを次の表に示します。

アラーム	使用レコード	使用フィールド	異常条件	警告条件	値の見方
CPU Usage	PI	CPU %	CPU % > 90	CPU % > 80	Microsoft SQL Server が高負荷な状態であるおそれがあります。

しきい値に対する考え方

CPU % の比率が高い場合 (90% を超える値)、システムが高負荷な状態であるおそれがあります。

対処方法

システムの高負荷の原因を取り除き、システムの負荷を軽減させてください。

CPU Usage アラームの詳細については、「4. 監視テンプレート」の「CPU Usage」を参照してください。

### 1.3.4 ログスペース不足

ログスペースの不足によって、Microsoft SQL Server のパフォーマンス低下を招きます。そのため、ログスペースの不足を監視するために、PFM - Agent for Microsoft SQL Server が提供している監視テンプレートの「Log Space Usage」アラームを使用して、ログスペースを最も多く消費している上位 10 個のデータベースを監視します。

監視テンプレート「Log Space Usage」のアラームを次の表に示します。



アラーム	使用レコード	使用フィールド	異常条件	警告条件	値の見方
Log Space Usage	PI_TLOG	Log Space Used %	Log Space Used % > 90	Log Space Used % > 80	ログスペースが不足しているおそれがあります。

#### しきい値に対する考え方

Log Space Usage の比率が高い場合 (90% を超える値), ログスペースが不足しているおそれがあります。

#### 対処方法

トランザクションログファイルを追加または拡大してください。

Log Space Usage アラームの詳細については、「4. 監視テンプレート」の「Log Space Usage」を参照してください。

### 1.3.5 データベース容量不足

データベースの容量不足によって、Microsoft SQL Server のパフォーマンス低下を招きます。そのため、データベースの容量不足を監視するために、PFM - Agent for Microsoft SQL Server が提供している監視テンプレートの「Database Space」アラームを使用して、Microsoft SQL Server 上の各データベースのスペース使用状態を監視します。

監視テンプレート「Database Space」のアラームを次の表に示します。

アラーム	使用レコード	使用フィールド	異常条件	警告条件	値の見方
Database Space	PD_DS	Free %	Free % < 10	Free % < 20	データベース空き領域が不足しています。

#### しきい値に対する考え方

Database Space の比率が低い場合 (10% を下回る値), データベースの空き領域が不足しています。

#### 対処方法

Microsoft SQL Server データベースへのアクセスを見直してください。

Database Space アラームの詳細については、「4. 監視テンプレート」の「Database Space」を参照してください。

### 1.3.6 ロックの増加

ロックの増加によって、Microsoft SQL Server のパフォーマンス低下を招きます。そのため、ロックの増加を監視するために、PFM - Agent for Microsoft SQL Server が提供している監視テンプレートの「Blocked Sessions」アラームを使用して、ほかのセッションが解放するべきロックを待っているセッションの数を監視します。

監視テンプレート「Blocked Sessions」のアラームを次の表に示します。

アラーム	使用レコード	使用フィールド	異常条件	警告条件	値の見方
Blocked Sessions	PD	Blocked Processes	Blocked Processes > 2	Blocked Processes > 0	ロックの影響を与えているセッションが実行されているおそれがあります。

#### しきい値に対する考え方

Blocked Sessions の比率が高い場合 (2 を超える値), ロックによってほかのセッションに影響を与えているセッションが実行されている可能性があります。

対処方法

Microsoft SQL Server に接続しているセッションを確認して、内容を精査してください。

Blocked Sessions アラームの詳細については、「4. 監視テンプレート」の「Blocked Sessions」を参照してください。

### 1.3.7 ネットワーク負荷

ネットワークの負荷によって、Microsoft SQL Server のパフォーマンス低下を招きます。そのため、ネットワークの負荷を監視するために、PFM - Agent for Microsoft SQL Server が提供している監視テンプレートの「Network Error」アラームを使用して、Microsoft SQL Server がネットワークに与える影響を監視します。

監視テンプレート「Network Error」のアラームを次の表に示します。

アラーム	使用レコード	使用フィールド	異常条件	警告条件	値の見方
Network Error	PD	Pkt Errors	Pkt Errors > 2	Pkt Errors > 0	Microsoft SQL Server がネットワークに負荷をかけているおそれがあります。

しきい値に対する考え方

Network Error の比率が高い場合（2 を超える値）、Microsoft SQL Server がネットワークに負荷をかけているおそれがあります。

対処方法

Microsoft SQL Server へのネットワークアクセス、またはネットワークに関連したシステム構成を見直してください。

### 1.3.8 インスタンスの有効性

Microsoft SQL Server のインスタンスが有効であるかを監視するために、PFM - Agent for Microsoft SQL Server が提供している監視テンプレートの Server Status アラームを使用して、Microsoft SQL Server のインスタンスの有効性を監視します。

監視テンプレートの Server Status のアラームを次の表に示します。

アラーム	使用レコード	使用フィールド	異常条件	警告条件	値の見方
Server Status	PD_IA	Availability	Availability = 0	Availability = 0	Microsoft SQL Server のインスタンスが有効でない可能性があります。

しきい値に対する考え方

Availability の値が停止を示す場合（値が 0）、Microsoft SQL Server のインスタンスが有効でない可能性があります。

対処方法

Microsoft SQL Server に接続できるかを確認してください。接続できない場合は、Microsoft SQL Server との通信環境を見直してください。通信環境に問題がない場合は、Microsoft SQL Server のサービスの状態を確認してください。

Server Status アラームの詳細については、「4. 監視テンプレート」の「Server Status」を参照してください。

# 2

## インストールとセットアップ

この章では、PFM - Agent for Microsoft SQL Server のインストールおよびセットアップ方法について説明します。Performance Management システム全体のインストールおよびセットアップ方法については、マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の、インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

- 
- 2.1 インストールとセットアップ
  - 2.2 アンインストールとアンセットアップ
  - 2.3 PFM - Agent for Microsoft SQL Server のシステム構成の変更
  - 2.4 PFM - Agent for Microsoft SQL Server の運用方式の変更
  - 2.5 コマンドプロンプトの起動方法
  - 2.6 ミラーリング構成でのフェールオーバー
  - 2.7 SQL Server AlwaysOn Availability Group での監視
  - 2.8 バックアップとリストア
  - 2.9 Web ブラウザでマニュアルを参照するための設定
-

## 2.1 インストールとセットアップ


---

ここでは、PFM - Agent for Microsoft SQL Server をインストールおよびセットアップする手順を示します。

### 2.1.1 インストールとセットアップの流れ

PFM - Agent for Microsoft SQL Server をインストールおよびセットアップする流れを説明します。

図 2-1 インストールとセットアップの流れ



(凡例)

- : 必須セットアップ項目
- : 場合によって必須となるセットアップ項目
- : オプションのセットアップ項目
- : マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」またはマニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」に手順が記載されている項目
- 【 】 : 参照先

PFM - Manager および PFM - Web Console のインストールおよびセットアップの手順は、マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の、インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

なお、ユーザー入力を必要とするセットアップコマンドは、対話形式で実行するか非対話形式で実行するかを選択できます。

対話形式で実行する場合は、コマンドの指示に従ってユーザーが値を入力する必要があります。

## 2. インストールとセットアップ

非対話形式で実行する場合は、コマンド実行中に必要となる入力作業をオプション指定や定義ファイルで代替するため、ユーザー入力が不要になります。また、バッチ処理やリモート実行によってセットアップ作業を自動化できるため、管理者の負担や運用コストを低減できます。

コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

### 2.1.2 インストールとセットアップの前に

PFM - Agent for Microsoft SQL Server をインストールおよびセットアップをする前に確認しておくことを説明します。

#### (1) 前提 OS

PFM - Agent for Microsoft SQL Server が動作する OS を次に示します。

- Windows Server 2003
- Windows Server 2008

注

Windows Server 2003 (x64) および 64 ビット版の Windows Server 2008 は、WOW64 上で動作しません。

#### (2) ネットワークの環境設定

Performance Management が動作するためのネットワーク環境について説明します。

##### (a) IP アドレスの設定

PFM - Agent のホストは、ホスト名で IP アドレスを解決できる環境を設定してください。IP アドレスを解決できない環境では、PFM - Agent は起動できません。

監視ホスト名 (Performance Management システムのホスト名として使用する名前) には、実ホスト名またはエイリアス名を使用できます。

- 監視ホスト名に実ホスト名を使用している場合  
Windows システムでは `hostname` コマンド、UNIX システムでは `uname -n` コマンドを実行して確認したホスト名で、IP アドレスを解決できるように環境を設定してください。なお、UNIX システムでは、`hostname` コマンドで取得するホスト名を使用することもできます。
- 監視ホスト名にエイリアス名を使用している場合  
設定しているエイリアス名で IP アドレスが解決できるように環境設定をしてください。

監視ホスト名の設定については、マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の、インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

なお、監視対象との IP アドレス解決には、`jpchosts` ファイルに設定した IP アドレスは使用されません。

ホスト名と IP アドレスは、次のどれかの方法で設定してください。

- Performance Management のホスト情報設定ファイル (`jpchosts` ファイル)
- `hosts` ファイル
- DNS (Domain Name System)

**!** 注意事項

- Performance Management は、DNS 環境でも運用できますが、FQDN 形式のホスト名には対応していません。このため、監視ホスト名は、ドメイン名を除いて指定してください。
- 複数の LAN 環境で使用する場合は、`jpchosts` ファイルで IP アドレスを設定してください。詳細は、マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の、インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。
- Performance Management は、DHCP による動的な IP アドレスが割り振られているホスト上では運用できません。Performance Management を導入するすべてのホストに、固定の IP アドレスを設定してください。

PFM - Manager と PFM - Agent for Microsoft SQL Server を IPv6 で通信する場合、PFM - Manager ホストと PFM - Agent ホストのそれぞれで IPv6 の利用設定を有効にする必要があります。この設定は `jpccconf ipv6 enable` コマンドで実行しますが、コマンドの実行要否は次のとおりです。

`jpccconf ipv6 enable` コマンドの実行が必要なケース

- それぞれのホストで、IPv4 環境から IPv6 環境に変更する場合
- IPv4 環境と IPv6 環境が共存していて、PFM - Manager を IPv4 環境から IPv6 環境に変更する場合

`jpccconf ipv6 enable` コマンドの実行が不要なケース

- それぞれのホストが、すでに IPv6 環境である場合
- IPv4 環境と IPv6 環境が共存していて、PFM - Manager が IPv6 環境である場合

`jpccconf ipv6 enable` コマンドの実行例を次に示します。

```
jpccconf ipv6 enable
```

`jpccconf ipv6 enable` コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。また、`jpccconf ipv6 enable` コマンドを実行する条件やタイミングについては、マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の IPv6 環境が含まれる場合のネットワーク構成例について説明している章を参照してください。

なお、PFM - Agent for Microsoft SQL Server と監視対象ホストを IPv6 で通信する場合、名前解決できる監視対象ホスト名を指定してください。

PFM - Agent for Microsoft SQL Server と監視対象との通信は、解決できる IP アドレスで通信します。また、PFM - Agent for Microsoft SQL Server と監視対象との通信では、IPv4 と IPv6 が共存した環境の場合、解決できる IP アドレスで通信に失敗したとき、別の IP アドレスで通信することはありません。

例えば、IPv4 で接続に失敗した場合、IPv6 でリトライすることはありません。また、IPv6 で接続に失敗した場合に、IPv4 でリトライすることはありません。事前に接続できることを確認してください。

## (b) ポート番号の設定

Performance Management プログラムのサービスは、デフォルトで次の表に示すポート番号が割り当てられています。これ以外のサービスまたはプログラムに対しては、サービスを起動するたびに、そのときシステムで使用されていないポート番号が自動的に割り当てられます。また、ファイアウォール環境で、Performance Management を使用するときは、ポート番号を固定してください。ポート番号の固定の手順は、マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

## 2. インストールとセットアップ

表 2-1 各サービスのデフォルトのポート番号

機能	サービス名	パラメーター	ポート番号	備考
サービス構成情報管理機能	Name Server	jp1pcnsvr	22285	PFM・Manager の Name Server サービスで使用されるポート番号。Performance Management のすべてのホストで設定される。
NNM 連携機能	NNM Object Manager	jp1pcovsvr	22292	PFM・Manager および PFM・Base の NNM 連携機能で、マップマネージャとオブジェクトマネージャの間の通信で使用されるポート番号。PFM・Manager および PFM・Base がインストールされているホストで設定される。
サービス状態管理機能	Status Server	jp1pcstatsvr	22350	PFM・Manager および PFM・Base の Status Server サービスで使用されるポート番号。PFM・Manager および PFM・Base がインストールされているホストで設定される。
JP1/ITSMLM 連携機能	JP1/ITSMLM	-	20905	JP1/ITSMLM で設定されるポート番号。

(凡例)

- : 該当しません

これらの PFM・Agent が使用するポート番号で通信できるように、ネットワークを設定してください。

### (3) インストールに必要な OS ユーザー権限について


PFM・Agent for Microsoft SQL Server をインストールするときは、必ず、ローカルホストの OS の Administrator 権限を持つアカウントで実行してください。

### (4) 前提プログラム

ここでは、PFM・Agent for Microsoft SQL Server をインストールする場合に必要な前提プログラムを説明します。プログラムの構成を次に示します。



図 2-2 プログラムの構成



## (a) 監視対象プログラム

PFM - Agent for Microsoft SQL Server の監視対象プログラムを次に示します。

## Windows Server 2003 の場合

- Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
- Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
- Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
- Microsoft SQL Server 2008 Standard
- Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
- Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard

## Windows Server 2008 の場合

- Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition ( Service Pack2 以降 )
- Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition ( Service Pack2 以降 )
- Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Edition
- Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition
- Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
- Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
- Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
- Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence
- Microsoft SQL Server 2012 Standard

これらの監視対象プログラムは、PFM - Agent for Microsoft SQL Server と同一ホストにインストールする必要があります。

## 2. インストールとセットアップ

### (b) Performance Management プログラム

監視エージェントには、PFM - Agent と PFM - Base をインストールします。PFM - Base は PFM - Agent の前提プログラムです。同一ホストに複数の PFM - Agent をインストールする場合でも、PFM - Base は 1 つだけでかまいません。

ただし、PFM - Manager と PFM - Agent を同一ホストにインストールする場合、PFM - Base は不要です。

また、PFM - Agent for Microsoft SQL Server を使って Microsoft SQL Server の稼働監視を行うためには、PFM - Manager および PFM - Web Console が必要です。

### (5) クラスタシステムでのインストールとセットアップについて

クラスタシステムでのインストールとセットアップは、前提となるネットワーク環境やプログラム構成が、通常の構成のセットアップとは異なります。また、実行系ノードと待機系ノードでの作業が必要になります。詳細については、「3. クラスタシステムでの運用」を参照してください。

### (6) 注意事項

ここでは、Performance Management をインストールおよびセットアップするときの注意事項を説明します。

#### (a) 環境変数に関する注意事項

Performance Management では JPC\_HOSTNAME を環境変数として使用しているため、ユーザー独自に環境変数として設定しないでください。設定した場合は、Performance Management が正しく動作しません。

#### (b) 同一ホストに Performance Management プログラムを複数インストール、セットアップするときの注意事項

Performance Management は、同一ホストに PFM - Manager、PFM - Web Console、および PFM - Agent をインストールすることもできます。その場合の注意事項を次に示します。

- PFM - Manager と PFM - Agent を同一ホストにインストールする場合、PFM - Base は不要です。この場合、PFM - Agent の前提プログラムは PFM - Manager になるため、PFM - Manager をインストールしてから PFM - Agent をインストールしてください。
- PFM - Base と PFM - Manager は同一ホストにインストールできません。PFM - Base と PFM - Agent がインストールされているホストに PFM - Manager をインストールする場合は、PFM - Web Console 以外のすべての Performance Management プログラムをアンインストールしたあとに PFM - Manager、PFM - Agent の順でインストールしてください。また、PFM - Manager と PFM - Agent がインストールされているホストに PFM - Base をインストールする場合も同様に、PFM - Web Console 以外のすべての Performance Management プログラムをアンインストールしたあとに PFM - Base、PFM - Agent の順でインストールしてください。
- PFM - Manager がインストールされているホストに PFM - Agent をインストールすると、接続先 PFM - Manager はローカルホストの PFM - Manager となります。この場合、接続先 PFM - Manager をリモートホストの PFM - Manager に変更できません。リモートホストの PFM - Manager に接続したい場合は、インストールするホストに PFM - Manager がインストールされていないことを確認してください。
- PFM - Agent がインストールされているホストに PFM - Manager をインストールすると、PFM - Agent の接続先 PFM - Manager は自ホスト名に設定し直されます。共通メッセージログに設定結果が

出力されています。結果を確認してください。

- PFM - Web Console がインストールされているホストに、PFM - Agent をインストールする場合は、Web ブラウザの画面をすべて閉じてからインストールを実施してください。
- Performance Management プログラムを新規にインストールした場合は、ステータス管理機能がデフォルトで有効になります。ただし、07-50 から 08-00 以降にバージョンアップインストールした場合は、ステータス管理機能の設定状態はバージョンアップ前のままとなります。ステータス管理機能の設定を変更する場合は、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の Performance Management の障害検知について説明している章を参照してください。

#### ポイント

システムの性能や信頼性を向上させるため、PFM - Manager、PFM - Web Console、および PFM - Agent はそれぞれ別のホストで運用することをお勧めします。

#### (c) バージョンアップの注意事項

古いバージョンの PFM - Agent からバージョンアップする場合の注意事項を次に示します。

なお、バージョンアップの詳細については、マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の付録を参照してください。

- Performance Management のプログラムをインストールするときは、ローカルホストの Performance Management のプログラムおよびサービスをすべて停止しておいてください。なお、停止するサービスは物理ホスト上および論理ホスト上のすべてのサービスです。サービスの停止方法については、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の、Performance Management の起動と停止について説明している章を参照してください。
- すでに Performance Management プログラムがインストールされているホストに PFM - Agent をインストールする場合、PFM - Agent のインストールパスは、すでにインストールされている PFM - Web Console 以外の Performance Management プログラムのインストールパスと同じになります。インストールパスを変更したい場合は、インストール済みの PFM - Web Console 以外の Performance Management プログラムをすべて削除し、インストールし直す必要があります。
- PFM - Base と PFM - Manager は同一ホストにインストールできません。PFM - Base と PFM - Agent がインストールされているホストに PFM - Manager をインストールする場合は、PFM - Web Console 以外のすべての Performance Management プログラムをアンインストールしたあとに PFM - Manager、PFM - Agent の順でインストールしてください。また、PFM - Manager と PFM - Agent がインストールされているホストに PFM - Base をインストールする場合も同様に、PFM - Web Console 以外のすべての Performance Management プログラムをアンインストールしたあとに PFM - Base、PFM - Agent の順でインストールしてください。
- バージョン 08-00 以降の Performance Management プログラムでは、Store 実行プログラム (jpcsto.exe および stpqlpr.exe) の配置先が変更されています。PFM - Agent を 08-00 以降にバージョンアップする際に、旧配置先の Store 実行モジュールは削除されます。
- バージョンアップで Store データベースのデータモデルバージョンが変更される場合、既存の Store データベースが自動的にバージョンアップされるため、一時的に Store データベースのディスク占有量が 2 倍になります。バージョンアップインストールする前に、Store データベースの格納先のディスクに十分な空き容量があるかどうか確認してください。必要な空き容量は、現在の Store データベースの合計サイズを基準に考慮してください。例えば、現在の Store データベースの合計サイズが 100 ギガバイトの場合、バージョンアップインストールに必要なディスクの空き容量は 200 ギガバイト以上です。Store データベースの格納先ディスクを変更している場合は、変更後のディスク容量に対して考慮して

ください。

### (d) その他の注意事項

- Performance Management のプログラムが 1 つもインストールされていない環境に新規インストールする場合は、インストール先フォルダにファイルやフォルダがないことを確認してください。
- Performance Management のプログラムおよびサービスや、Performance Management のファイルを参照するような他プログラム（例えば Windows のイベントビューアなど）を起動したままインストールした場合、システムの再起動を促すメッセージが表示されることがあります。この場合は、メッセージに従ってシステムを再起動し、インストールを完了させてください。
- Performance Management のプログラムおよびサービスや、Performance Management のファイルを参照するような他プログラム（例えば Windows のイベントビューアなど）を起動したままの状態、ディスク容量が不足している状態、またはフォルダ権限がない状態でインストールした場合、ファイルの展開に失敗することがあります。Performance Management のプログラムおよびサービスや、Performance Management のファイルを参照するような他プログラムが起動している場合はすべて停止してからインストールし直してください。ディスク容量不足やフォルダ権限不足が問題である場合は、問題を解決したあとでインストールし直してください。
- Performance Management のプログラムをインストールする場合、次に示すセキュリティ関連プログラムがインストールされていないかどうか確認してください。インストールされている場合、次の説明に従って対処してください。
  - セキュリティ監視プログラム  
セキュリティ監視プログラムを停止するかまたは設定を変更して、Performance Management のプログラムのインストールを妨げないようにしてください。
  - ウィルス検出プログラム  
ウィルス検出プログラムを停止してから Performance Management のプログラムをインストールすることを推奨します。  
Performance Management のプログラムのインストール中にウィルス検出プログラムが稼働している場合、インストールの速度が低下したり、インストールが実行できなかったり、または正しくインストールできなかったりすることがあります。
  - プロセス監視プログラム  
プロセス監視プログラムを停止するかまたは設定を変更して、Performance Management のサービスまたはプロセス、および共通コンポーネントのサービスまたはプロセスを監視しないようにしてください。  
Performance Management のプログラムのインストール中に、プロセス監視プログラムによって、これらのサービスまたはプロセスが起動されたり停止されたりすると、インストールに失敗することがあります。
- 論理ホストおよびリモートホスト名を設定して、リモートの Microsoft SQL Server を稼働監視することについては、動作保障していません。

### 2.1.3 インストール手順

ここでは、PFM - Agent のプログラムをインストールする順序と CD-ROM の提供媒体からプログラムをインストールする手順を説明します。

#### (1) プログラムのインストール順序


まず、PFM - Base をインストールし、次に PFM - Agent をインストールします。PFM - Base がインストールされていないホストに PFM - Agent をインストールすることはできません。

なお、PFM - Manager と同一ホストに PFM - Agent をインストールする場合は、PFM - Manager、PFM

- Agent の順でインストールしてください。また、Store データベースをバージョン 1.0 からバージョン 2.0 にバージョンアップする場合、PFM - Agent と PFM - Manager または PFM - Base のインストール順序によって、セットアップ方法が異なります。Store バージョン 2.0 のセットアップ方法については、「2.4.3 Store バージョン 2.0 への移行」を参照してください。

同一ホストに複数の PFM - Agent をインストールする場合、PFM - Agent 相互のインストール順序は問いません。

図 2-3 プログラムのインストール順序



## (2) プログラムのインストール方法

Windows ホストに Performance Management プログラムをインストールするには、CD-ROM の提供媒体を使用する方法と、JP1/NETM/DM を使用してリモートインストールする方法があります。JP1/NETM/DM を使用する方法については、マニュアル「JP1/NETM/DM 運用ガイド 1 (Windows(R) 用)」を参照してください。

### Windows 共通の注意事項

インストールするホストで Performance Management のプログラムおよびサービスが起動されている場合は、すべてを停止してください。サービスの停止方法は、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の、Performance Management の起動と停止について説明している章を参照してください。

### Windows Server 2008 の環境でインストールする場合の注意事項

OS のユーザーアカウント制御機能 (UAC) を有効にしている場合は、インストール中にユーザーアカウント制御のダイアログボックスが表示されることがあります。ダイアログボックスが表示された場合は、[ 続行 ] ボタンをクリックしてインストールを続行してください。[ キャンセル ] ボタンをクリックした場合は、インストールが中止されます。

CD-ROM の提供媒体を使用する場合のインストール手順を次に示します。

1. Performance Management プログラムをインストールするホストに、Administrator 権限でログオンする。
2. Performance Management のプログラムおよびサービスを停止する。  
Performance Management のプログラムおよびサービスが起動している場合は、すべて停止してください。
3. 提供媒体を CD-ROM ドライブに入れる。

## 2. インストールとセットアップ

起動したインストーラーの指示に従ってインストールを進めます。

インストール時に定義する情報を次に示します。

- ユーザー情報  
ユーザー名などを入力します。
- インストール先フォルダ  
Performance Management プログラムをインストールするフォルダを指定します。  
インストール先フォルダは、[ ディレクトリの選択 ] ダイアログボックスで設定して [ OK ] ボタンをクリックした時点で作成されます。誤ったフォルダを作成した場合はインストール後にフォルダを削除してください。
- プログラムフォルダ  
Windows の [ スタート ] - [ すべてのプログラム ] メニューに登録されるプログラムメニュー名を指定します。  
デフォルトでは、[ Performance Management ] が登録されます。

---

### 参考

PFM - Web Console を除く Performance Management プログラムのインストール先フォルダは、そのホストに初めて Performance Management プログラムをインストールするときだけ指定できます。2 回目以降のインストールでは、初回のインストール時に指定したフォルダにインストールまたは登録されます。

---

### 2.1.4 PFM - Agent for Microsoft SQL Server のセットアップ手順

ここでは、PFM - Agent for Microsoft SQL Server を運用するための、セットアップについて説明します。

**オプション** は使用する環境によって必要になるセットアップ項目、またはデフォルトの設定を変更する場合のオプションのセットアップ項目を示します。


#### (1) PFM - Agent for Microsoft SQL Server の登録

PFM - Manager および PFM - Web Console を使って PFM - Agent を一元管理するために、PFM - Manager および PFM - Web Console に PFM - Agent for Microsoft SQL Server を登録する必要があります。

PFM - Manager のバージョンが 08-50 以降の場合、PFM - Agent の登録は自動で行われるため、ここで説明する手順は不要です。ただし、PFM - Manager のリリースノートに記載されていないデータモデルバージョンの PFM - Agent は手動で登録する必要があります。なお、PFM - Agent for Microsoft SQL Server のデータモデルのバージョンについては、「付録 H バージョン互換」を参照してください。

PFM - Agent の登録の流れを次に示します。

図 2-4 PFM - Agent の登録の流れ



(凡例)

【 】 : 参照先

**!** 注意事項

- PFM - Agent の登録は、インスタンス環境を設定する前に実施してください。
- すでに PFM - Agent for Microsoft SQL Server の情報が登録されている Performance Management システムに、新たに同じバージョンの PFM - Agent for Microsoft SQL Server を追加した場合、PFM - Agent の登録は必要ありません。
- バージョンが異なる PFM - Agent for Microsoft SQL Server を、異なるホストにインストールする場合、古いバージョン、新しいバージョンの順でセットアップしてください。
- PFM - Manager と同じホストに PFM - Agent をインストールした場合、`jpccconf agent setup` (`jpccagtsetup`) コマンドが自動的に実行されます。共通メッセージログに「KAVE05908-I エージェント追加セットアップは正常に終了しました」と出力されるので、結果を確認してください。コマンドが正しく実行されていない場合は、コマンドを実行し直してください。コマンドの実行方法については、マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドの章を参照してください。
- PFM - Agent for Microsoft SQL Server は、共有メモリーを使用して Microsoft SQL Server と通信しているため、Microsoft SQL Server 側で共有メモリーを有効にする設定が必要となります。共有メモリーを有効にする設定の方法および詳細については、Microsoft SQL Server のマニュアルを参照してください。
- Microsoft SQL Server のメモリー設定で、最小クエリメモリーの値を初期設定の 1,024 キロバイトより低く設定しないでください。低く設定した場合、Microsoft SQL Server に対するクエリーが失敗し、データ収集ができなくなります。
- PFM - Agent for Microsoft SQL Server の情報を登録する作業では、PFM - Web Console の [ レポート階層 ] 画面および [ アラーム階層 ] 画面に「SQL」という名前のフォルダが作成されます。[ レポート階層 ] 画面で、すでに独自に「SQL」という名前のフォルダまたはファイルを作成していた場合には、名前を変更してから作業を始めてください。

(a) PFM - Agent for Microsoft SQL Server のセットアップファイルをコピーする

PFM - Agent for Microsoft SQL Server インストールしたホストにあるセットアップファイルを PFM - Manager および PFM - Web Console をインストールしたホストにコピーします。手順を次に示します。

1. PFM - Web Console が起動されている場合は、停止する。
2. PFM - Agent のセットアップファイルをバイナリーモードでコピーする。  
ファイルが格納されている場所およびファイルをコピーする場所を次の表に示します。

表 2-2 コピーするセットアップファイル

PFM - Agent の セットアップファイル	コピー先		
	PFM プログラム名	OS	コピー先フォルダ
インストール先フォルダ ¥setup¥jpccagtqw.EXE	PFM - Manager	Windows	PFM - Manager のインストール先フォルダ ¥setup¥
インストール先フォルダ ¥setup¥jpccagtqu.Z		UNIX	/opt/jp1pc/setup/
インストール先フォルダ ¥setup¥jpccagtqw.EXE	PFM - Web Console	Windows	PFM - Web Console のインストール先フォルダ ¥setup¥
インストール先フォルダ ¥setup¥jpccagtqu.Z		UNIX	/opt/jp1pcwebcon/setup/

(b) PFM - Manager ホストでセットアップコマンドを実行する

PFM - Manager で PFM - Agent for Microsoft SQL Server をセットアップするための次のコマンドを実



行します。

```
jpccconf agent setup -key SQL (jpcagtsetup agtq)
```

ここでは、対話形式の実行例を示していますが、jpccconf agent setup コマンドは非対話形式でも実行できます。jpccconf agent setup コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

#### ! 注意事項

コマンドを実行するローカルホストの Performance Management のプログラムおよびサービスが完全に停止していない状態で jpccconf agent setup (jpcagtsetup) コマンドを実行した場合、エラーが発生することがあります。その場合は、Performance Management のプログラムおよびサービスが完全に停止したことを確認したあと、再度 jpccconf agent setup (jpcagtsetup) コマンドを実行してください。

PFM - Manager ホストにある PFM - Agent のセットアップファイルは、この作業が終了したあと、削除してもかまいません。

#### (c) PFM - Web Console ホストでセットアップコマンドを実行する

PFM - Web Console で PFM - Agent for Microsoft SQL Server をセットアップするための次のコマンドを実行します。

```
jpcwagtsetup
```

PFM - Web Console ホストにある PFM - Agent のセットアップファイルは、この作業が終了したあと削除してもかまいません。

## (2) インスタンス環境の設定

インスタンス環境の設定では、次の項目を実施します。複数のインスタンス環境を設定する場合は、この手順を繰り返し実施します。

- インスタンス情報の設定

次に手順について説明します。

#### (a) インスタンス情報を設定する

PFM - Agent for Microsoft SQL Server で監視する Microsoft SQL Server のインスタンス情報を設定します。インスタンス情報の設定は、PFM - Agent ホストで実施します。

設定するインスタンス情報を次の表に示します。セットアップの操作を始める前に、次の表の情報をあらかじめ確認してください。Microsoft SQL Server のインスタンス情報および Microsoft SQL Server のユーザー認証の詳細については、Microsoft SQL Server のマニュアルを参照してください。

## 2. インストールとセットアップ

表 2-3 PFM - Agent for Microsoft SQL Server のインスタンス情報

項目	説明	設定できる値	デフォルト値
Microsoft SQL Server のインスタンス名	監視対象となる Microsoft SQL Server のインスタンス名。	Microsoft SQL Server のインストール方法によって、指定するインスタンス名は異なる。 既定インストールした場合 「default」 インスタンス名を付与してインストールした場合 「付与したインスタンス名」 詳細については、インスタンス環境の構築手順について記載している個所を参照のこと。	-
SQL_HOST	監視対象となる Microsoft SQL Server が稼働しているホスト名。論理ホストの場合は、論理ホスト名。	-	PFM - Agent for Microsoft SQL Server のインストール先ホスト名
SQL_USER <sup>1</sup>	SQL Server 認証に使用する Microsoft SQL Server のユーザー名。	「sa」と同等の権限を持つユーザーアカウント（固定サーバーロール sysadmin メンバーアカウント）、上記以外のアカウントを用意する場合は、「Microsoft SQL Server 認証を行う場合のユーザーアカウントの権限」について説明している個所を参照のこと。 Windows 認証で認証する場合は、半角スペース 1 文字にする。	sa
SQL_PASSWORD <sup>1</sup>	SQL Server 認証に使用する Microsoft SQL Server のユーザーのパスワード。	SQL_USER に対応するパスワード。	-
SQL_ERRORLOG	監視対象となる Microsoft SQL Server インスタンスのエラーログファイル名（絶対パス）	512 バイト以内の半角文字列。 ただし、次の文字は指定できない。 • 空白文字 • タブ • 次の記号 「/」「:」「,」「;」「*」「?」「"」「<」「>」「 」	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\LOG\ERRORLOG
STARTUP_PENDING <sup>2</sup>	PFM - Agent for Microsoft SQL Server の起動から通常処理に移行するときのペンディング時間。 ペンディング機能については、「3.2.1(2) フェールオーバー時のペンディング機能」を参照してください。	0 ~ 3600（単位：秒） なお、0 を指定した場合はペンディングが行われない。	0
LOG_PATH <sup>2 3</sup>	エージェントログの出力先フォルダ（絶対パス）	245 バイト以内の半角文字列。 ただし、次の文字は指定できない。 • タブ • 次の記号 「/」「:」「,」「;」「*」「?」「"」「<」「>」「 」	インストール先フォルダ %agtq%agent% インスタンス名 %log
LOG_SIZE <sup>2</sup>	エージェントログの 1 ファイルの最大サイズ。 <sup>4</sup>	1 ~ 32（単位：メガバイト） ただし、推奨は 16 以上。	16
TIMEOUT <sup>2</sup>	データベースアクセス時のクエリータイムアウト時間を秒単位で指定する。	1 ~ 3600（単位：秒）	60

項目	説明	設定できる値	デフォルト値
LOGIN_TIMEOUT <sup>2</sup>	データベースへの接続タイムアウト時間を秒単位で指定する。	1 ~ 3600 (単位: 秒)	20
Store Version <sup>5</sup>	使用する Store バージョンを指定する。Store バージョンについては「2.4.3 Store バージョン 2.0 への移行」を参照のこと。	1.0 または 2.0	2.0
DB_FREE_PERC_OPTION <sup>6 8</sup>	PD_DS レコードの Free % フィールドがマイナス値になる場合の動作を指定する。	{Y   N} 「Y」を指定した場合、DB_FREE_PERC_NUMBER で指定した値を設定する。「N」を指定した場合、Free % フィールドにマイナス値がそのまま設定される。	Y
DB_FREE_PERC_NUMBER <sup>7 8</sup>	PD_DS レコードの Free % フィールドがマイナス値になった場合に置き換える値を指定する。DB_FREE_PERC_OPTION で「Y」を指定した場合だけ有効。	-1 ~ 999	0
LIMIT_PD_LD_NUMBER <sup>9</sup>	PD_LD レコードの最大収集件数を指定する。	0 ~ 900,000 (件) 0 を指定すると、上限を設定しないで全てのデータを収集する。	0

(凡例)

- : なし

注 1

SQL\_USER に指定する Microsoft SQL Server のユーザー名によって、Microsoft SQL Server の認証方法が異なります。Microsoft SQL Server のインストール方法、Microsoft SQL Server のインストール情報および Microsoft SQL Server のユーザー認証の詳細については、Microsoft SQL Server のマニュアルを参照してください。SQL\_USER の指定値ごとの認証方法を次の表に示します。

表 2-4 SQL\_USER の指定値ごとの認証方法

SQL_USER の指定値	SQL_PASSWORD の指定値	認証方法
sa	ユーザー sa のパスワード	SQL Server 認証
	指定しない (パスワードを設定していない場合)	
任意の半角文字列	指定したユーザーのパスワード	SQL Server 認証
	指定しない (パスワードを設定していない場合)	
半角スペース 1 文字	不要 (入力しても無視される)	Windows 認証

なお、上記の表の「Windows 認証」は、PFM-Agent for Microsoft SQL Server サービスのアカウントで実施します。

注 2

PFM-Agent for Microsoft SQL Server 08-00 より前のバージョンからバージョンアップする場合、デフォルト値が設定されます。

注 3

## 2. インストールとセットアップ

エージェントログの出力先フォルダをデフォルト値以外に変更する場合は、書き込みアクセス許可のあるフォルダを指定してください。

Windows Server 2008 の場合、WRP によるリソース保護が有効になっているフォルダの下位にあるリソースは、削除および変更できません。WRP が設定されているフォルダの下位に、エージェントログの出力先フォルダを設定しないでください。

### 注 4

エージェントログは、1 インスタンスにつき最大 4 ファイルが採取されます。LOG\_SIZE の値は、次の条件を満たすことを確認して指定してください (LOG\_PATH がデフォルトの場合を含む)。

$\text{LOG\_PATH に指定したドライブの空き容量 (メガバイト)} > \text{LOG\_SIZE の値} \times 4$
--

ハードディスクに十分な空き容量がない場合、エージェントログの採取エラーとなります。エージェントログについては「7.3 ログ情報」を参照してください。

### 注 5

Store Version は新規にインスタンス環境を設定するときだけ指定できる項目です。インスタンス環境を更新するときは指定できません。

### 注 6

Microsoft SQL Server のデータの遅延割り当てにより、パフォーマンスデータへの値の反映がすぐに実行されないため、PD\_DS レコードの Free % フィールドの値がマイナスになる場合があります。この場合に値を置き換えるかどうかを指定します。

### 注 7

Free % フィールドをアラーム条件に使用している場合は、運用環境に合わせて値を設定してください。

<アラームを発生させる場合>

異常条件、または警告条件のしきい値を超過するように値を設定する。

<アラームを発生させない場合>

異常条件、または警告条件のしきい値を超過しないように値を設定する。

### 注 8

Free % フィールドの値を置き換えた場合、エージェントログに、KAVF21847-I メッセージが出力されます。

### 注 9

Microsoft SQL Server で、大量のトランザクションやロックアクセスが発生している稼働状況で Lock Detail (PD\_LD) レコードの収集を行うと次のような事象が発生することがあります。

- Store データベースの容量が増加する。
- 収集に時間がかかり、収集が完了するまで他のレコードの収集がスキップされる。
- メモリを多く消費する。

例えば、Microsoft SQL Server のデータベースをバックアップする場合に、ロック数が一時的に増加するようなときは、Lock Detail (PD\_LD) レコードで上限値を設定することでシステムの負荷を軽減できます。

設定する値は、通常の運用で発生するロック数の最大値よりも大きい値にしてください。ロック数は次のどちらかで確認することができます。

- エージェントログの通常ログで確認する。

次のメッセージで確認できます。

KAVF21807-I Getting record ended = LD -> Storing started [ count = レコード数 ]

- SQL 文を実行して現在のロック数を確認する。

「付録 A.4 レコードのインスタンス数の算出方法」の表 A-1 にある、PD\_LD の算出方法に記載している SQL 文を実行することでロック数を確認できます。

#### 注意

- インスタンス環境を設定していない場合、PFM - Agent for Microsoft SQL Server のサービスを起動できません。
- `jpcconf inst setup (jpcinssetup)` コマンドを使用してインスタンス環境を構築する際、Microsoft SQL Server 上に存在しないインスタンス名を指定した場合でもコマンドは正常に終了します。しかし、その後レコードの収集を開始すると、共通メッセージログに「KAVF21400-W」のメッセージが出力され、監視対象の Microsoft SQL Server に接続できません。この場合、正しいインスタンス名を確認の上、再度 `jpcconf inst setup (jpcinssetup)` コマンドを実行してください。

インスタンス環境を構築するには、`jpcconf inst setup (jpcinssetup)` コマンドを使用します。インスタンス環境の構築手順を次に示します。

1. サービスキーおよびインスタンス名を指定して、`jpcconf inst setup (jpcinssetup)` コマンドを実行する。

次のように指定してコマンドを実行します。

```
jpcconf inst setup -key SQL -inst インスタンス名 (jpcinssetup agtq -inst インスタンス名)
```

Microsoft SQL Server のインストール方法によって、指定するインスタンス名は次のように異なります。

- Microsoft SQL Server を既定インストールした場合  
既定のインスタンスを監視するため、インスタンス名を次のように「default」と指定してください。なお、「default」という名称以外は指定できません。  
`jpcconf inst setup -key SQL -inst default (jpcinssetup agtq -inst default)`
- インスタンス名を付与して Microsoft SQL Server をインストールした場合  
この場合、インスタンス名には、Microsoft SQL Server のインスタンス名としても認識できる名前を設定する必要があります。Microsoft SQL Server のインストール時に指定した、Microsoft SQL Server のインスタンス名（監視対象となる Microsoft SQL Server のインスタンス名）を指定してください。例えば「SQL1」というインスタンス名を付与して Microsoft SQL Server をインストールした場合は、インスタンス名を次のように「SQL1」と指定してください。

```
jpcconf inst setup -key SQL -inst SQL1 (jpcinssetup agtq -inst SQL1)
```

`jpcconf inst setup (jpcinssetup)` コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の、コマンドについて説明している章を参照してください。

2. Microsoft SQL Server のインスタンス情報を設定する。

表 2-3 に示した項目を、コマンドの指示に従って入力してください。各項目とも省略はできません。デフォルトで表示されている値を入力値とする場合は、リターンキーだけを押ししてください。

すべての入力が終了すると、インスタンス環境が構築されます。構築時に入力したホスト名、ユーザー名、パスワード、エラーログファイル名、ペンディング時間、エージェントログ出力先、またはエージェントログファイルサイズを変更したい場合は、再度 `jpcconf inst setup (jpcinssetup)` コマンドを実行し、インスタンス環境を更新してください。インスタンス環境の更新については、「2.4.2 インスタンス環境の更新の設定」を参照してください。

## 2. インストールとセットアップ

構築されるインスタンス環境を次に示します。

インスタンス環境のフォルダ構成

次のフォルダ下にインスタンス環境が構築されます。

物理ホストの場合：インストール先フォルダ ¥agtq

論理ホストの場合：環境フォルダ ¥jplpc¥agtq

注

環境フォルダとは、論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上のフォルダです。

構築されるインスタンス環境のフォルダ構成を次に示します。

表 2-5 インスタンス環境のフォルダ構成

フォルダ名・ファイル名		説明	
agent	インスタンス名	jpcagt.ini	Agent Collector サービス起動情報ファイル
		jpcagt.ini.model	Agent Collector サービス起動情報ファイルのモデルファイル
		log	ログファイル格納フォルダ
store	インスタンス名	jpcsto.ini	Agent Store サービス起動情報ファイル
		jpcsto.ini.model	Agent Store サービス起動情報ファイルのモデルファイル
		*.DAT	データモデル定義ファイル
		dump	エクスポート先フォルダ
		import	標準のデータベースインポート先フォルダ (Store バージョン 2.0 の場合)
		backup	バックアップ先フォルダ
		log	ログファイル格納フォルダ
		partial	標準のデータベース部分バックアップ先フォルダ (Store バージョン 2.0 の場合)
		STPD	PD レコードタイプのパフォーマンスデータ格納先フォルダ (Store バージョン 2.0 の場合)
		STPI	PI レコードタイプのパフォーマンスデータ格納先フォルダ (Store バージョン 2.0 の場合)

注

インスタンス環境を構築した時点の設定値に戻したいときに使用します。

インスタンス環境のサービス ID

インスタンス環境のサービス ID は次のようになります。

- Agent Collector サービス：QA インスタンス番号 インスタンス名 [ホスト名]
- Agent Store サービス：QS インスタンス番号 インスタンス名 [ホスト名]

PFM - Agent for Microsoft SQL Server の場合、インスタンス名には jpcconf inst setup (jpcinssetup) コマンドで指定したインスタンス名が表示されます。

例えば、ホスト名が「host1」で、インスタンス名に「default」を指定した場合、サービス ID は次のようになります。

- Agent Collector サービス：QA1default [host1]
- Agent Store サービス：QS1default [host1]

サービス ID については、マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の、付録に

記載されている命名規則を参照してください。

インスタンス環境の Windows のサービス名

インスタンス環境の Windows のサービス名は次のようになります。

- Agent Collector サービス：PFM - Agent for Microsoft (R) SQL Server インスタンス名 [ 論理ホスト名 ]
- Agent Store サービス：PFM - Agent Store for Microsoft (R) SQL Server インスタンス名 [ 論理ホスト名 ]

PFM - Agent for Microsoft SQL Server の場合、インスタンス名には `jpcconf inst setup (jpcinssetup)` コマンドで指定したインスタンス名が表示されます。

例えば、論理ホスト名が「lhost」で、インスタンス名に「default」を指定した場合、サービス名は次のようになります。

- Agent Collector サービス：PFM - Agent for Microsoft (R) SQL Server default [ lhost ]
- Agent Store サービス：PFM - Agent Store for Microsoft (R) SQL Server default [ lhost ]

Windows のサービス名については、マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の、付録に記載されている命名規則を参照してください。

また、論理ホストで運用する場合の Windows のサービス名については、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の、クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

Microsoft SQL Server 認証をする場合のユーザーアカウントの権限

Microsoft SQL Server を運用するには、特定の Microsoft SQL Server Database の権限を持つユーザーアカウントが必要です。

Microsoft SQL Server が、Microsoft SQL Server Database から性能情報を取得するために必要な権限を次の表に示します。

表 2-6 Microsoft SQL Server が Microsoft SQL Server Database から性能情報を収集するために必要な権限

権限	内容
sysadmin サーバロール	PD_SQL レコードの SQL Text フィールドの情報を収集するために必要です。すべてのレコードを生成できます。
master サーバの db_owner データベースロール	PD_PCAC レコードのプロシージャキャッシュ情報を収集するために必要です。PD_SQL レコード以外のレコードを生成できます。
レコード生成時に使用するオブジェクトごとに必要な権限（詳細は表 2-7 を参照）	PD_SQL, PD_PCAC 以外のレコードを生成するために必要です。

生成するレコードに応じた権限を設定して、Agent for Microsoft SQL Server を運用してください。

Agent for Microsoft SQL Server のレコード生成時に必要な権限を次の表に示します。

表 2-7 Agent for Microsoft SQL Server のレコード生成時に必要な権限

レコード	レコード生成時に必要な権限	説明
• SQL Text (PD_SQL)	sysadmin サーバロール	PD_SQL レコードを生成する場合、sysadmin サーバロールの権限を持ったユーザーアカウントを使用してください。

## 2. インストールとセットアップ

レコード	レコード生成時に必要な権限	説明
<ul style="list-style-type: none"> <li>Procedure Cache Detail (PD_PCAC)</li> </ul>	master サーバの db_owner データベースロール	PD_SQL レコードを生成しない場合、master サーバの db_owner データベースロールの権限を持ったユーザーアカウントを使用してください。
<ul style="list-style-type: none"> <li>Server Detail (PD)</li> <li>Database Detail (PD_DD)</li> <li>Database Space Detail (PD_DS)</li> <li>Server Space Detail (PD_SS)</li> <li>Database Interval (PI_DI)</li> <li>Server Space Interval (PI_SI)</li> <li>Config Detail (PD_CD)</li> <li>Job History Detail (PD_JH)</li> <li>Lock Detail (PD_LD)</li> <li>Licensing Detail (PD_LIC)</li> <li>Server Locks Detail (PD_LOCK)</li> <li>Process Detail (PD_PDET)</li> <li>Database Replication Detail (PD_RD)</li> <li>Replication Summary Detail (PD_RS)</li> <li>User Process Detail (PI_USER)</li> <li>Global Server Summary (PI)</li> <li>Replication Pulished Database Overview (PI_RPDB)</li> <li>Server Overview (PI_SERV)</li> <li>Transaction Log Overview (PI_TLOG)</li> <li>User-Defined Counter Overview (PI_UCTR)</li> <li>Global Server Summary 2 (PI_PI2)</li> <li>Server Overview 2 (PI_SRV2)</li> </ul>	レコード生成時に使用するオブジェクトごとに必要な権限（詳細は表 2-7 を参照）	PD_SQL, PD_PCAC レコードを生成しない場合、レコード生成時に使用するオブジェクトごとに必要な権限を持ったユーザーアカウントを使用してください。
<ul style="list-style-type: none"> <li>Errorlog Error Detail (PD_EE)</li> <li>Errorlog Summary Detail (PD_ES)</li> </ul>	Microsoft SQL Server での権限設定に依存しない	-

レコード生成時に使用するオブジェクトごとに必要な権限を次の表に示します。

表 2-8 レコード生成時に使用するオブジェクトごとに必要な権限

レコード	使用するオブジェクト	レコード生成時に必要な権限
PD_CD	sp_configure	ログインに対する master データベースでのユーザーに、sp_configure への EXEC 権限を設定しておく必要があります。
PI_RPDB	sp_replcounters	ログインに対する master データベースでのユーザーに、sp_replcounters への EXEC 権限を設定しておく必要があります。
PD_JH	msdb..sysjobhistory	ログインに対する msdb データベースでのユーザーに、sysjobhistory への SELECT 権限を設定しておく必要があります。
	msdb..sysjobsteps	ログインに対する msdb データベースでのユーザーに、sysjobsteps への SELECT 権限を設定しておく必要があります。
PD_RS	*..MSdistribution_history	ログインに対するすべてのデータベースでのユーザーに、MSdistribution_history への SELECT 権限を設定しておく必要があります。
PD, PD_LIC, PD_USER, PI, PI_PI2	@@ から始まるスカラ関数	すべてのユーザーが実行できます。



レコード	使用するオブジェクト	レコード生成時に必要な権限
PD, PD_DD, PD_DS, PD_RD, PD_RS, PD_SS, PI_DI, PI_RPDB, PI_SI	master..sysdatabases	ログインに対する master データベースでのユーザーに、sysdatabases への SELECT 権限を設定しておく必要があります。
	sp_databases	ログインに対する master データベースでのユーザーに、sp_databases への EXEC 権限を設定しておく必要があります。ただし、この項目は、sp_inst.sql スクリプトを実行していない場合だけに有効です。
	A4QHITACHIPROCSPDATABASE S	ログインに対する master データベースでのユーザーに、A4QHITACHIPROCSPDATABASES への EXEC 権限を設定しておく必要があります。ただし、この項目は、sp_inst.sql スクリプトを実行している場合だけに有効です。
	master.dbo.spt_values	ログインに対する master データベースでのユーザーに、spt_values への SELECT 権限を設定しておく必要があります。
	*..sysindexes	ログインに対するすべてのデータベースでのユーザーに、sysindexes への SELECT 権限を設定しておく必要があります。
	*.sys.indexes	ログインに対するすべてのデータベースでのユーザーに、sys.indexes への SELECT 権限を設定しておく必要があります。
	DBCC SQLPERF(LOGSPACE)	すべてのユーザーが実行できます。 サーバへの VIEW SERVER STATE 権限を設定しておく必要があります。
	msdb.dbo.backupset	ログインに対する msdb データベースでのユーザーに、backupset への SELECT 権限を設定しておく必要があります。
	*..sysarticles	ログインに対するすべてのデータベースでのユーザーに、sysarticles への SELECT 権限を設定しておく必要があります。
	*..syspublications	ログインに対するすべてのデータベースでのユーザーに、syspublications への SELECT 権限を設定しておく必要があります。
*..syssubscriptions	ログインに対するすべてのデータベースでのユーザーに、syssubscriptions への SELECT 権限を設定しておく必要があります。	
PD, PD_DD, PD_LD, PD_LOCK, PD_PDET, PD_USER, PI_DI	master..sysprocesses	ログインに対する master データベースでのユーザーに、sysprocesses への SELECT 権限とサーバへの VIEW SERVER STATE 権限を設定しておく必要があります。
	master..syslogins	ログインに対する master データベースでのユーザーに、syslogins への SELECT 権限を設定しておく必要があります。
	master..sysusers	ログインに対する master データベースでのユーザーに、sysusers への SELECT 権限を設定しておく必要があります。
PD, PD_DD, PD_LD, PD_LOCK, PD_PDET, PD_USER	master..syslockinfo	ログインに対する master データベースでのユーザーに、syslockinfo への SELECT 権限とサーバへの VIEW SERVER STATE 権限を設定しておく必要があります。
	*..sysobjects	ログインに対するすべてのデータベースでのユーザーに、sysobjects への SELECT 権限を設定しておく必要があります。

## 2. インストールとセットアップ

レコード	使用するオブジェクト	レコード生成時に必要な権限
PD, PD_LIC, PI, PI_SERV, PI_UCTR, PI_PI2, PI_SRV2	master.sysperfinfo	ログインに対する master データベースでのユーザーに、sysperfinfo への SELECT 権限を設定しておく必要があります。
PD_DD, PD_DS, PD_SS, PI_DI, PI_SI	*.sysfiles	ログインに対するすべてのデータベースでのユーザーに、sysfiles への SELECT 権限を設定しておく必要があります。
PD_DS, PD_SS, PI_DI, PI_SI	*.sys.allocation_units	ログインに対するすべてのデータベースでのユーザーに、sys.allocation_units への SELECT 権限を設定しておく必要があります。
	*.sys.partitions	ログインに対するすべてのデータベースでのユーザーに、sys.partitions への SELECT 権限を設定しておく必要があります。
	*.sys.internal_tables	ログインに対するすべてのデータベースでのユーザーに、sys.internal_tables への SELECT 権限を設定しておく必要があります。
PD, PI, PI_SERV, PI_PI2, PI_SRV2	DBCC SQLPERF(IOSTATS)	すべてのユーザーが実行できます。
	DBCC SQLPERF(LRUSTATS)	
	DBCC SQLPERF(NETSTATS)	
	DBCC SQLPERF(RASTATS)	
PI_TLOG	DBCC SQLPERF(LOGSPACE)	すべてのユーザーが実行できます。 サーバへの VIEW SERVER STATE 権限を設定しておく必要があります。
PD_USER	master.syslogins	ログインに対する master データベースでのユーザーに、syslogins への SELECT 権限を設定しておく必要があります。
PD_LD	master.sys.dm_tran.locks	ログインに対する master データベースでのユーザーに、sys.dm_tran_locks への SELECT 権限とサーバへの VIEW SERVER STATE 権限を設定しておく必要があります。
	*.sys.all_objects	ログインに対するすべてのデータベースでのユーザーに、sys.all_objects への SELECT 権限を設定しておく必要があります。

注

ミラーリング構成での監視をする場合、SELECT 権限を設定しておく必要があります。

### (3) ストアドプロシージャの登録

監視対象の Microsoft SQL Server インスタンスの master データベースに、次に示すストアドプロシージャを登録します。

- A4QHITACHIPROCSPDATABASES

PFM - Agent for Microsoft SQL Server が Microsoft SQL Server からデータベースの名称とサイズの一覧を取得するためのストアドプロシージャです。インスタンス内のデータベースが 2 テラバイト以上の場合、このストアドプロシージャが登録されていないと、PFM - Agent for Microsoft SQL Server による情報の取得が失敗します。

**!** 注意事項

A4QHITACHIPROCSPDATABASES は、監視対象の Microsoft SQL Server インスタンスの master データベースに同名のストアプロシージャ・テーブル・ビューが存在する場合は登録できません。

A4QHITACHIPROCSPDATABASES は、PFM - Agent for Microsoft SQL Server が提供している sp\_inst.sql スクリプトを実行して登録できます。登録手順を次に示します。

1. Microsoft SQL Server の sqlcmd コマンドラインユーティリティが実行できる環境を設定する。  
sqlcmd コマンドラインユーティリティは Microsoft が提供しています。Microsoft SQL Server の環境設定については、Microsoft SQL Server のマニュアルを参照してください。
2. sp\_inst.sql スクリプトの格納先フォルダに移動する。  
格納先フォルダを次に示します。  
インストール先フォルダ¥agtq¥sql
3. 監視対象の Microsoft SQL Server を指定して、スクリプトを実行する。  
sp\_inst.sql スクリプトの実行方法は、監視する Microsoft SQL Server のインスタンスの種類、および Microsoft SQL Server へ接続する際の認証方法によって異なります。それぞれの場合の実行方法は次のとおりです。
  - Microsoft SQL Server が既定のインスタンスの場合

認証方法	sp_inst.sql スクリプトの実行方法
SQL Server 認証	sqlcmd -S ホスト名 -U ユーザー名 -P パスワード -d master -i sp_inst.sql
Windows 認証	sqlcmd -S ホスト名 -E -d master -i sp_inst.sql

- Microsoft SQL Server が名前付きインスタンスの場合

認証方法	sp_inst.sql スクリプトの実行方法
SQL Server 認証	sqlcmd -S ホスト名¥インスタンス名 -U ユーザー名 -P パスワード -d master -i sp_inst.sql
Windows 認証	sqlcmd -S ホスト名 ¥インスタンス名 -E -d master -i sp_inst.sql

## 注

指定する内容は次のとおりです。

ホスト名：監視対象の Microsoft SQL Server が稼働しているホスト名。

インスタンス名：監視対象の Microsoft SQL Server のインスタンス名。

ユーザー名：sa または sa と同等の権限を持つユーザーアカウント（固定サーバーロール sysadmin メンバーアカウント）

パスワード：指定したユーザー名に対応するパスワード

A4QHITACHIPROCSPDATABASES の削除手順については、「付録 I ストアドプロシージャの削除」を参照してください。

**(4) ネットワークの設定** オプション

Performance Management を使用するネットワーク構成に応じて、変更する場合に必要な設定です。

ネットワークの設定には次の 2 つの項目があります。

IP アドレスを設定する

## 2. インストールとセットアップ

Performance Management を複数の LAN に接続されたネットワークで使用するときに設定します。複数の IP アドレスを設定するには、`jpchosts` ファイルにホスト名と IP アドレスを定義します。設定した `jpchosts` ファイルは Performance Management システム全体で統一させてください。詳細についてはマニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の、インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

### ポート番号を設定する

Performance Management が使用するポート番号を設定できます。運用での混乱を避けるため、ポート番号とサービス名は、Performance Management システム全体で統一させてください。

ポート番号の設定の詳細についてはマニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の、インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

## (5) ログのファイルサイズ変更 オプション

Performance Management の稼働状況を、Performance Management 独自のログファイルに出力します。このログファイルを「共通メッセージログ」と呼びます。共通メッセージログは、デフォルトで 2,048 キロバイトのファイルが 2 ファイル使用されます。このファイルサイズを変更したい場合に、必要な設定です。

詳細については、マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の、インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

## (6) パフォーマンスデータの格納先の変更 オプション

PFM - Agent for Microsoft SQL Server で管理されるパフォーマンスデータを格納するデータベースの保存先、バックアップ先、エクスポート先、またはインポート先のフォルダを変更したい場合に、必要な設定です。

パフォーマンスデータは、デフォルトでは次の場所に保存されます。

- 保存先：インストール先フォルダ `¥agtq¥store¥` インスタンス名 `¥`
- バックアップ先：インストール先フォルダ `¥agtq¥store¥` インスタンス名 `¥backup¥`
- 部分バックアップ先：インストール先フォルダ `¥agtq¥store¥` インスタンス名 `¥partial¥`
- エクスポート先：インストール先フォルダ `¥agtq¥store¥` インスタンス名 `¥dump¥`
- インポート先：インストール先フォルダ `¥agtq¥store¥` インスタンス名 `¥import¥`

### 注

論理ホストで運用する場合のデフォルトの保存先については、「インストール先フォルダ」を「環境フォルダ `¥jp1pc`」に読み替えてください。

### 注

Store バージョン 2.0 使用時だけ設定できます。

詳細については、「2.4.1 パフォーマンスデータの格納先の変更」を参照してください。

## (7) PFM - Agent for Microsoft SQL Server の接続先 PFM - Manager の設定

PFM - Agent がインストールされているホストで、その PFM - Agent を管理する PFM - Manager を設定します。接続先の PFM - Manager を設定するには、`jpccconf mgrhost define (jpcnshostname)` コマンドを使用します。

**!** 注意事項

- 同一ホスト上に、複数の PFM - Agent がインストールされている場合でも、接続先に指定できる PFM - Manager は、1 つだけです。PFM - Agent ごとに異なる PFM - Manager を接続先に設定することはできません。
- PFM - Agent と PFM - Manager が同じホストにインストールされている場合、接続先 PFM - Manager はローカルホストの PFM - Manager となります。この場合、接続先の PFM - Manager をほかの PFM - Manager に変更できません。
- セットアップを実施する前に、ローカルホストで Performance Management のプログラムおよびサービスが起動されている場合は、すべて停止してください。サービスの停止方法については、マニュアル「JP1/ Performance Management 運用ガイド」の、Performance Management の起動と停止について説明している章を参照してください。

手順を次に示します。

1. Performance Management のプログラムおよびサービスを停止する。

`jpccconf mgrhost define (jpcnshostname)` コマンド実行時に、Performance Management のプログラムおよびサービスが起動されている場合は、停止を問い合わせるメッセージが表示されます。

2. 接続先の PFM - Manager ホストのホスト名を指定して、`jpccconf mgrhost define (jpcnshostname)` コマンドを実行する。

例えば、接続先の PFM - Manager がホスト `host01` 上にある場合、次のように指定します。

```
jpccconf mgrhost define -host host01 (jpcnshostname -s host01)
```

ここでは、対話形式の実行例を示していますが、`jpccconf mgrhost define` コマンドは非対話形式でも実行できます。`jpccconf mgrhost define` コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/ Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

## (8) 動作ログ出力の設定 オプション

アラーム発生時に動作ログを出力したい場合に必要な設定です。動作ログとは、システム負荷などのしきい値オーバーに関するアラーム機能と連動して出力される履歴情報です。

設定方法については、「付録 J 動作ログの出力」を参照してください。

## 2.2 アンインストールとアンセットアップ

---

ここでは、PFM - Agent for Microsoft SQL Server をアンインストールおよびアンセットアップする手順について説明します。

### 2.2.1 アンインストールとアンセットアップの前に

ここでは、PFM - Agent for Microsoft SQL Server をアンインストールおよびアンセットアップするときの注意事項を次に示します。

#### (1) アンインストールに必要な OS ユーザー権限に関する注意事項

PFM - Agent をアンインストールするときは、必ず、Administrator 権限を持つアカウントで実行してください。

#### (2) ネットワークに関する注意事項

Performance Management プログラムをアンインストールしても、services ファイルに定義されたポート番号は削除されません。

#### (3) プログラムに関する注意事項

- Performance Management のプログラムおよびサービスや、Performance Management のファイルを参照するような他プログラム（例えば Windows のイベントビューアなど）を起動したままアンインストールした場合、ファイルやフォルダが残ることがあります。この場合は、手動でインストール先フォルダ以下をすべて削除してください。
- Performance Management のプログラムおよびサービスや、Performance Management のファイルを参照するような他プログラム（例えば Windows のイベントビューアなど）を起動したままアンインストールした場合、システムの再起動を促すメッセージが出力されることがあります。この場合、システムを再起動して、アンインストールを完了させてください。
- PFM - Base と PFM - Agent がインストールされているホストの場合、PFM - Base のアンインストールは PFM - Agent をアンインストールしないと実行できません。この場合、PFM - Agent、PFM - Base の順にアンインストールしてください。また、PFM - Manager と PFM - Agent がインストールされているホストの場合も同様に、PFM - Manager のアンインストールは PFM - Agent をアンインストールしないと実行できません。この場合、PFM - Agent、PFM - Manager の順にアンインストールしてください。

#### (4) サービスに関する注意事項

PFM - Agent をアンインストールしただけでは、`jpctool service list (jpcctrl list)` コマンドで表示できるサービスの情報は削除されません。この場合、PFM - Manager がインストールされているホストで `jpctool service delete` コマンドを使用してサービスの情報を削除してください。サービスの削除方法については、マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の、インストールとセットアップの章のサービスの削除について説明している個所を参照してください。

なお、PFM - Web Console ホストにサービス情報の削除を反映するためには、`jpctool service sync` コマンドを実行して、PFM - Manager ホストと PFM - Web Console ホストのエージェント情報を同期する必要があります。

サービスの削除方法については、マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の、インストールとセットアップの章のサービスの削除について説明している個所を参照してください。

### (5) その他の注意事項

- PFM - Web Console がインストールされているホストから、Performance Management プログラムをアンインストールする場合は、Web ブラウザの画面をすべて閉じてからアンインストールを実施してください。
- アンインストールを実行する前に `jpcconf inst setup (jpcinssetup)` コマンドまたは PFM - Web Console で、エージェントログの出力先フォルダを確認してください。エージェントログの出力先をデフォルト値(インストール先フォルダ `¥agtq¥agent¥` インスタンス名 `¥log¥`)以外に設定している場合、アンインストールしてもエージェントログファイルは削除されません。この場合、アンインストール実行後にエージェントログファイルを手動で削除する必要があります。

## 2.2.2 アンセットアップ手順

ここでは、PFM - Agent for Microsoft SQL Server をアンセットアップする手順を説明します。

### (1) インスタンス環境のアンセットアップ

PFM - Agent for Microsoft SQL Server のアンセットアップでは、次の項目を実施します。複数のインスタンス環境をアンセットアップする場合は、この手順を繰り返し実施します。

- インスタンス環境の削除

手順について次に説明します。

#### (a) インスタンス環境を削除する

インスタンス名を確認し、インスタンス環境を削除します。インスタンス環境の削除は、PFM - Agent ホストで実施します。

インスタンス名を確認するには、`jpcconf inst list (jpcinslist)` コマンドを使用します。また、構築したインスタンス環境を削除するには、`jpcconf inst unsetup (jpcinsunsetup)` コマンドを使用します。

インスタンス環境をアンセットアップする手順を次に示します。

#### 1. インスタンス名を確認する。

PFM - Agent for Microsoft SQL Server を示すサービスキーを指定して、`jpcconf inst list (jpcinslist)` コマンドを実行します。

```
jpcconf inst list -key SQL (jpcinslist agtq)
```

設定されているインスタンス名が SQL1 の場合、SQL1 と表示されます。

#### 2. インスタンス環境の PFM - Agent のサービスが起動されている場合は、停止する。

サービスの停止方法については、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の、Performance Management の起動と停止について説明している章を参照してください。

#### 3. インスタンス環境を削除する。

PFM - Agent for Microsoft SQL Server を示すサービスキーおよびインスタンス名を指定して、`jpcconf inst unsetup (jpcinsunsetup)` コマンドを実行します。設定されているインスタンス名が SQL1 の場合、次のように指定します。

```
jpcconf inst unsetup -key SQL -inst SQL1 (jpcinsunsetup agtq -inst SQL1)
```

## 2. インストールとセットアップ

jpccconf inst unsetup (jpcinsunsetup) コマンドが正常終了すると、インスタンス環境として構築されたフォルダ、サービス ID および Windows のサービスが削除されます。

インスタンス名に「default」を指定すると、Microsoft SQL Server の既定のインスタンスを監視するためのインスタンス環境が削除されます。

### 注意

インスタンス環境をアンセットアップしても、jpctool service list (jpcctrl list) コマンドで表示できるサービスの情報は削除されません。この場合、jpctool service delete (jpcctrl delete) コマンドを使用してサービスの情報を削除したあと、PFM - Manager を再起動してください。

PFM - Web Console ホストにインスタンス環境の削除を反映するためには、jpctool service sync コマンドを実行して、PFM - Manager ホストと PFM - Web Console ホストのエージェント情報を同期する必要があります。

次に指定例を示します。

- インスタンス名：SQL1
- ホスト名：host1
- Agent Collector サービスのサービス ID：QA1SQL1[host01]
- Agent Store サービスのサービス ID：QS1SQL1[host01]

```
jpctool service delete -id Q?1SDC[host01] -host host01 (jpcctrl delete Q?1SQL1 [host01] host=host01)
```

コマンドについては、マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の、コマンドについて説明している章を参照してください。

## 2.2.3 アンインストール手順

PFM - Agent for Microsoft SQL Server をアンインストールする手順を説明します。

1. PFM - Agent for Microsoft SQL Server をアンインストールするホストに、Administrator 権限でログオンする。
2. ローカルホストで Performance Management のプログラムおよびサービスを停止する。  
サービス情報を表示して、サービスが起動されていないか確認してください。  
ローカルホストで Performance Management のプログラムおよびサービスが起動されている場合は、すべて停止してください。なお、停止するサービスは物理ホスト上および論理ホスト上のすべてのサービスです。  
サービス情報の表示方法およびサービスの停止方法については、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の、Performance Management の起動と停止について説明している章を参照してください。
3. アンインストールする Performance Management プログラムを選択する。  
Windows の [コントロールパネル] で [プログラムの追加と削除] を選択して、アンインストールする Performance Management プログラムを選択します。  
注 Windows のバージョンによって名称が異なる場合があります。
4. [削除] を選択し、[OK] ボタンをクリックする。  
選択したプログラムがアンインストールされます。

Windows Server 2008 の環境でアンインストールする場合の注意事項



OS のユーザーアカウント制御機能 (UAC) を有効にしている場合は、アンインストール中にユーザーアカウント制御のダイアログボックスが表示されることがあります。ダイアログボックスが表示された場合は、[ 続行 ] ボタンをクリックしてアンインストールを続行してください。[ キャンセル ] ボタンをクリックした場合は、アンインストールが中止されます。

## 2.3 PFM - Agent for Microsoft SQL Server のシステム構成の変更

---

監視対象システムのネットワーク構成の変更や、ホスト名の変更などに応じて、PFM - Agent for Microsoft SQL Server のシステム構成を変更する場合があります。

PFM - Agent for Microsoft SQL Server のシステム構成を変更する場合、PFM - Manager や PFM - Web Console の設定変更もあわせて行う必要があります。Performance Management のシステム構成を変更する手順の詳細については、マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の、インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。なお、物理ホスト名を変更するときに、PFM - Agent for Microsoft SQL Server では、`jpcconf inst setup (jpcinssetup)` コマンドを実行して「SQL\_HOST」の項目を新しいホスト名に変更する必要があります。変更の手順については、「2.4.2 インスタンス環境の更新の設定」を参照してください。

## 2.4 PFM - Agent for Microsoft SQL Server の運用方式の変更

収集した稼働監視データの運用手順の変更などで、パフォーマンスデータの格納先や、インスタンス環境といった、PFM - Agent for Microsoft SQL Server の運用方式を変更する場合があります。

ここでは、PFM - Agent for Microsoft SQL Server の運用方式を変更する手順を説明します。

Performance Management 全体の運用方式を変更する手順の詳細については、マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の、インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

### 2.4.1 パフォーマンスデータの格納先の変更

PFM - Agent for Microsoft SQL Server で収集したパフォーマンスデータは、PFM - Agent for Microsoft SQL Server の Agent Store サービスの Store データベースで管理しています。ここではパフォーマンスデータの格納先の変更方法について説明します。

#### (1) jpcconf db define (jpcdbctrl config) コマンドを使用して設定を変更する

Store データベースで管理されるパフォーマンスデータの、次のデータ格納先フォルダを変更したい場合は、jpcconf db define (jpcdbctrl config) コマンドで設定します。Store データベースの格納先フォルダを変更する前に収集したパフォーマンスデータが必要な場合は、jpcconf db define (jpcdbctrl config) コマンドの -move オプションを使用してください。jpcconf db define (jpcdbctrl config) コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

- 保存先フォルダ
- バックアップ先フォルダ
- 部分バックアップ先フォルダ
- エクスポート先フォルダ
- インポート先フォルダ

注 Store バージョン 2.0 使用時だけ設定できます。

jpcconf db define (jpcdbctrl config) コマンドで設定するオプション名、設定できる値の範囲などを次の表に示します。

表 2-9 パフォーマンスデータの格納先を変更するコマンドの設定項目

説明	オプション名	設定できる値 (Store バージョン 1.0) <sup>1</sup>	設定できる値 (Store バージョン 2.0) <sup>1</sup>	デフォルト値 <sup>2</sup>
パフォーマンスデータの保存先フォルダ	sd	1 ~ 127 バイトのフォルダ名	1 ~ 214 バイトのフォルダ名	インストール先フォルダ ¥agtq¥store¥ インスタンス名
パフォーマンスデータのバックアップ先フォルダ	bd	1 ~ 127 バイトのフォルダ名	1 ~ 211 バイトのフォルダ名	インストール先フォルダ ¥agtq¥store¥ インスタンス名 ¥backup
パフォーマンスデータの部分バックアップ先フォルダ	pbd	-	1 ~ 214 バイトのフォルダ名	インストール先フォルダ ¥agtq¥store¥ インスタンス名 ¥partial

## 2. インストールとセットアップ

説明	オプション名	設定できる値 (Store バージョン 1.0) <sup>1</sup>	設定できる値 (Store バージョン 2.0) <sup>1</sup>	デフォルト値 <sup>2</sup>
パフォーマンスデータをバックアップする場合の最大世代番号	bs	1 ~ 9	1 ~ 9	5
パフォーマンスデータのエクスポート先フォルダ	dd	1 ~ 127 バイトのフォルダ名	1 ~ 127 バイトのフォルダ名	インストール先フォルダ ¥agtq¥store¥ インスタンス名 ¥dump
パフォーマンスデータのインポート先フォルダ	id	-	1 ~ 222 バイトのフォルダ名	インストール先フォルダ ¥agtq¥store¥ インスタンス名 ¥import

(凡例)

- : 設定できません

注 1

フォルダ名は、Store データベースのデフォルト格納先フォルダ (インストール先フォルダ ¥agtq¥store¥ インスタンス名) からの相対パスか、または絶対パスで指定してください。

注 2

論理ホストで運用する場合のデフォルト値については、「インストール先フォルダ」を「環境フォルダ ¥jplpc」に読み替えてください。

### (2) jpcsto.ini ファイルを編集して設定を変更する (Store バージョン 1.0 の場合だけ)

Store バージョン 1.0 使用時は、jpcsto.ini を直接編集して変更できます。

#### (a) jpcsto.ini ファイルの設定項目

jpcsto.ini ファイルで編集するラベル名、設定できる値の範囲などを次の表に示します。

表 2-10 パフォーマンスデータの格納先の設定項目 (jpcsto.ini の [Data Section] セクション)

説明	ラベル名	設定できる値 (Store バージョン 1.0) <sup>1</sup>	デフォルト値 <sup>2</sup>
パフォーマンスデータの保存先フォルダ	Store Dir <sup>3</sup>	1 ~ 127 バイトのフォルダ名	インストール先フォルダ ¥agtq¥store¥ インスタンス名
パフォーマンスデータのバックアップ先フォルダ	Backup Dir <sup>3</sup>	1 ~ 127 バイトのフォルダ名	インストール先フォルダ ¥agtq¥store¥ インスタンス名 ¥backup
パフォーマンスデータをバックアップする場合の最大世代番号	Backup Save	1 ~ 9	5
パフォーマンスデータのエクスポート先フォルダ	Dump Dir <sup>3</sup>	1 ~ 127 バイトのフォルダ名	インストール先フォルダ ¥agtq¥store¥ インスタンス名 ¥dump

注 1

- フォルダ名は、Store データベースのデフォルト格納先フォルダ (インストール先フォルダ ¥agtq¥store¥ インスタンス名) からの相対パスか、または絶対パスで指定してください。
- 指定できる文字は、次の文字を除く、半角英数字、半角記号および半角空白です。

; , \* ? ' " < > |

- 指定値に誤りがある場合，Agent Store サービスは起動できません。

## 注 2

論理ホストで運用する場合のデフォルト値については、「インストール先フォルダ」を「環境フォルダ ¥jp1pc」に読み替えてください。

## 注 3

Store Dir，Backup Dir，および Dump Dir には，それぞれ重複したフォルダを指定できません。

## (b) jpcsto.ini ファイルの編集前の準備

- Store データベースの格納先フォルダを変更する場合は，変更後の格納先フォルダを事前に作成しておいてください。
- Store データベースの格納先フォルダを変更すると，変更前に収集したパフォーマンスデータを使用できなくなります。変更前に収集したパフォーマンスデータが必要な場合は，次に示す手順でデータを引き継いでください。
  1. jpctool db backup (jpcctrl backup) コマンドで Store データベースに格納されているパフォーマンスデータのバックアップを採取する。
  2. 「(c) jpcsto.ini ファイルの編集手順」に従って Store データベースの格納先フォルダを変更する。
  3. jpctool db restore (jpcresto) コマンドで変更後のフォルダにバックアップデータをリストアする。

## (c) jpcsto.ini ファイルの編集手順

手順を次に示します。

1. PFM - Agent のサービスを停止する。  
ローカルホストで PFM -Agent のプログラムおよびサービスが起動されている場合は，すべて停止してください。
2. テキストエディターなどで，jpcsto.ini ファイルを開く。
3. パフォーマンスデータの格納先フォルダなどを変更する。  
次に示す網掛け部分を，必要に応じて修正してください。

：  
[Data Section]

Store Dir=.

Backup Dir=. ¥backup

Backup Save=5

Dump Dir=. ¥dump

：

**!** 注意事項

- 行頭および「=」の前後には空白文字を入力しないでください。
- 各ラベルの値の「.」は、Agent Store サービスの Store データベースのデフォルト格納先フォルダ（インストール先フォルダ ¥agtq¥store¥ インスタンス名）を示します。格納先を変更する場合、その格納先フォルダからの相対パスか、または絶対パスで記述してください。
- jpcsto.ini ファイルには、データベースの格納先フォルダ以外にも、定義情報が記述されています。[Data Section] セクション以外の値は変更しないようにしてください。[Data Section] セクション以外の値を変更すると、Performance Management が正常に動作しなくなることがあります。

4. jpcsto.ini ファイルを保存して閉じる。
5. Performance Management のプログラムおよびサービスを起動する。

注意

この手順で Store データベースの保存先フォルダを変更した場合、パフォーマンスデータファイルは変更前のフォルダから削除されません。これらのファイルが不要な場合は、次に示すファイルだけを削除してください。

- 拡張子が .DB であるすべてのファイル
- 拡張子が .IDX であるすべてのファイル

## 2.4.2 インスタンス環境の更新の設定

インスタンス環境を更新したい場合は、インスタンス名を確認し、インスタンス情報を更新します。インスタンス情報の設定は、PFM - Agent ホストで実施します。

更新する情報は、次の表であらかじめ確認してください。Microsoft SQL Server のインスタンス情報の詳細については、Microsoft SQL Server のマニュアルを参照してください。

表 2-11 PFM - Agent for Microsoft SQL Server のインスタンス情報

項目	説明	設定できる値	デフォルト値
Microsoft SQL Server のインスタンス名	この値は更新できない。設定値だけが表示される。	-	-
SQL_HOST	この値は更新できる。監視対象となる Microsoft SQL Server が稼働しているホスト名を指定する。論理ホストの場合は、論理ホスト名。	-	前回の設定値。
SQL_USER	この値は更新できる。Microsoft SQL Server のユーザー名を指定する。	-	前回の設定値。
SQL_PASSWORD	この値は更新できる。Microsoft SQL Server のユーザー名に対応するパスワードを指定する。	-	前回の設定値。
SQL_ERRORLOG	この値は更新できる。監視対象となる Microsoft SQL Server インスタンスのエラーログファイル名を絶対パスで指定する。	512 バイト以内の半角文字列。 ただし、次の文字は指定できない。 • 空白文字 • タブ • 次の記号 「/」「:」「,」「;」「*」「?」「"」「<」「>」「 」	前回の設定値。

項目	説明	設定できる値	デフォルト値
STARTUP_PENDING	この値は変更できる。 PFM - Agent for Microsoft SQL Server の起動から通常処理に移行するときのペンディング時間を指定する。	0 ~ 3600 (単位: 秒)。 なお, 0 を指定した場合はペンディングが行われない。	前回の設定値。
LOG_PATH	この値は変更できる。 エージェントログの出力先フォルダ名を絶対パスで指定する。	245 バイト以内の半角文字列。 ただし, 次の文字は指定できない。 • タブ • 次の記号 「/」「:」「,」「;」「*」「?」「"」「<」「>」「 」	前回の設定値。
LOG_SIZE	この値は変更できる。 エージェントログの 1 ファイルの最大サイズを指定する。	1 ~ 32 (単位: メガバイト)。 ただし, 推奨は 16 以上。	前回の設定値。
TIMEOUT	この値は変更できる。 データベースアクセス時のクエリタイムアウト時間を秒単位で指定する。	1 ~ 3600 (単位: 秒)。	前回の設定値。
LOGIN_TIMEOUT	この値は変更できる。 データベースへの接続タイムアウト時間を秒単位で指定する。	1 ~ 3600 (単位: 秒)。	前回の設定値。
DB_FREE_PERC_OPTION	この値は変更できる。PD_DS レコードの Free % フィールドがマイナス値になる場合の動作を指定する。	{Y   N}「Y」を指定した場合, DB_FREE_PERC_NUMBER で指定した値を設定する。「N」を指定した場合, Free % フィールドにマイナス値がそのまま設定される。	前回の設定値。
DB_FREE_PERC_NUMBER	この値は変更できる。 PD_DS レコードの Free % フィールドがマイナス値になった場合に置き換える値を指定する。 DB_FREE_PERC_OPTION で「Y」を指定した場合だけ有効。	-1 ~ 999	前回の設定値。
LIMIT_PD_LD_NUMBER	この値は変更できる。PD_LD レコードの最大収集件数を指定する。	0 ~ 900,000 (件)。 0 を指定すると, 上限を設定せず全てのデータを収集する。	前回の設定値。

(凡例)

- : なし

インスタンス名を確認するには, `jpcconf inst list (jpcinslist)` コマンドを使用します。また, インスタンス環境を更新するには, `jpcconf inst setup (jpcinssetup)` コマンドを使用します。コマンドについては, マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の, コマンドについて説明している章を参照してください。

インスタンス環境を更新する手順を次に示します。複数のインスタンス環境を更新する場合は, この手順を繰り返し実施します。

#### 1. インスタンス名を確認する。

インスタンス環境で動作している PFM - Agent for Microsoft SQL Server を示すサービスキーを指定して, `jpcconf inst list (jpcinslist)` コマンドを実行します。

## 2. インストールとセットアップ

例えば、PFM - Agent for Microsoft SQL Server のインスタンス名を確認したい場合、次のように指定してコマンドを実行します。

```
jpccconf inst list -key SQL (jpcinslist agtq)
```

設定されているインスタンス名が SQL1 の場合、SQL1 と表示されます。

2. 更新したいインスタンス環境の PFM - Agent for Microsoft SQL Server のサービスが起動されている場合は、停止する。

jpccconf inst setup (jpcinssetup) コマンド実行時に、更新したいインスタンス環境のサービスが起動されている場合は、確認メッセージが表示され、サービスを停止できます。サービスを停止した場合は、更新処理が続行されます。サービスを停止しなかった場合は、更新処理が中断されます。

3. 更新したいインスタンス環境の PFM - Agent for Microsoft SQL Server を示すサービスキーおよびインスタンス名を指定して、jpccconf inst setup (jpcinssetup) コマンドを実行する。

例えば、PFM - Agent for Microsoft SQL Server のインスタンス名 SQL1 のインスタンス環境を更新する場合、次のように指定してコマンドを実行します。

```
jpccconf inst setup -key SQL -inst SQL1 (jpcinssetup agtq -inst SQL1)
```

4. Microsoft SQL Server のインスタンス情報を更新する。

表 2-11 に示した項目を、コマンドの指示に従って入力します。現在設定されている値が表示されます（ただし SQL\_PASSWORD の値は表示されません）。表示された値を変更しない場合は、リターンキーだけを押ししてください。すべての入力が終了すると、インスタンス環境が更新されます。

5. 更新したインスタンス環境のサービスを再起動する。

サービスの起動方法および停止方法については、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の、Performance Management の起動と停止について説明している章を参照してください。

### 注意

更新できない項目の値を変更したい場合は、インスタンス環境を削除したあと、再作成してください。

コマンドについては、マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の、コマンドについて説明している章を参照してください。

### 2.4.3 Store バージョン 2.0 への移行

Store データベースの保存形式には、バージョン 1.0 と 2.0 の 2 種類あります。Store バージョン 2.0 の詳細については、マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」を参照してください。

Store バージョン 2.0 は、PFM - Base または PFM - Manager のバージョン 08-10 以降の環境に、08-10 以降の PFM - Agent for Microsoft SQL Server を新規インストールした場合にデフォルトで利用できます。それ以外の場合は、Store バージョン 1.0 形式のままとなっているため、セットアップコマンドによって Store バージョン 2.0 に移行してください。

何らかの理由によって Store バージョン 1.0 に戻す必要がある場合は、Store バージョン 2.0 のアンセットアップを行ってください。

インストール条件に対応する Store バージョン 2.0 の利用可否と利用手順を次の表に示します。



表 2-12 Store バージョン 2.0 の利用可否および利用手順

インストール条件		Store バージョン 2.0 の利用可否	Store バージョン 2.0 の利用手順
インストール済みの PFM - Base, または PFM - Manager のバージョン	PFM - Agent のインストール方法		
08-10 より前	上書きインストール	利用できない	PFM - Base, または PFM - Manager を 08-10 以降にバージョンアップ後, セットアップコマンドを実行
	新規インストール		
08-10 以降	上書きインストール	既存のインスタンスについてはセットアップ後利用できる	セットアップコマンドを実行
		新規インスタンスについては利用できる	インスタンス構築時に <code>jpccconf inst setup (jpcinssetup)</code> コマンドで設定
	新規インストール	利用できる	インスタンス構築時に <code>jpccconf inst setup (jpcinssetup)</code> コマンドで設定

### (1) Store バージョン 2.0 のセットアップ

Store バージョン 2.0 へ移行する場合のセットアップ手順について説明します。

#### 1. システムリソース見積もりと保存期間の設計

Store バージョン 2.0 導入に必要なシステムリソースが, 実行環境に適しているかどうかを確認してください。必要なシステムリソースを次に示します。

- ディスク容量
- ファイル数
- 1 プロセスがオープンするファイル数

これらの値は保存期間の設定によって調節できます。実行環境の保有しているリソースを考慮して保存期間を設計してください。システムリソースの見積もりについては, リリースノートを参照してください。

#### 2. フォルダの設定

Store バージョン 2.0 に移行する場合に, Store バージョン 1.0 でのフォルダ設定では, Agent Store サービスが起動しないことがあります。このため, Agent Store サービスが使用するフォルダの設定を見直す必要があります。Agent Store サービスが使用するフォルダの設定は `jpccconf db define (jpcdbctrl config)` コマンドを使用して表示・変更できます。

Store バージョン 2.0 は, Store データベースの保存先フォルダやバックアップ先フォルダの最大長が Store バージョン 1.0 と異なります。Store バージョン 1.0 でフォルダの設定を相対パスに変更している場合, 絶対パスに変換した値が Store バージョン 2.0 でのフォルダ最大長の条件を満たしているか確認してください。Store バージョン 2.0 のフォルダ最大長は 214 バイトです。フォルダ最大長の条件を満たしていない場合は, Agent Store サービスが使用するフォルダの設定を変更したあと, 手順 3 以降に進んでください。

#### 3. セットアップコマンドの実行

Store バージョン 2.0 に移行するため, 次のコマンドを実行します。

```
jpccconf db vrset -ver 2.0
```

## 2. インストールとセットアップ

(jpcdbctrl setup)

jpcconf db vrset -ver 2.0 (jpcdbctrl setup) コマンドは、Agent インスタンスごとに実行してください。jpcconf db vrset (jpcdbctrl setup) コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

### 4. 保存期間の設定

手順 1 の見積もり時に設計した保存期間を設定してください。Agent Store サービスを起動して、PFM - Web Console で設定してください。

## (2) Store バージョン 2.0 のアンセットアップ

Store バージョン 2.0 は jpcconf db vrset -ver 1.0 (jpcdbctrl unsetup) コマンドを使用してアンセットアップします。Store バージョン 2.0 をアンセットアップすると、Store データベースのデータはすべて初期化され、Store バージョン 1.0 に戻ります。

jpcconf db vrset (jpcdbctrl unsetup) コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

## (3) 注意事項

移行についての注意事項を次に示します。

### (a) Store バージョン 1.0 から Store バージョン 2.0 に移行する場合

Store データベースを Store バージョン 1.0 から Store バージョン 2.0 に移行した場合、PI レコードタイプのレコードの保存期間の設定は引き継がれますが、PD レコードタイプのレコードについては、以前の設定値（保存レコード数）に関係なくデフォルトの保存日数がレコードごとに設定され、保存日数以前に収集されたデータは削除されます。

例えば、Store バージョン 1.0 で、Collection Interval が 3,600 秒の PD レコードの保存レコード数を 1,000 に設定していた場合、PD レコードは 1 日に 24 レコード保存されることになるので、 $1,000/24$  約 42 日分のデータが保存されています。この Store データベースを Store バージョン 2.0 へ移行した結果、デフォルト保存日数が 10 日に設定されたとすると、11 日以上前のデータは削除されて参照できなくなります。

Store バージョン 2.0 へ移行する前に、PD レコードタイプのレコードの保存レコード数の設定を確認し、Store バージョン 2.0 でのデフォルト保存日数以上のデータが保存される設定となっている場合は、jpcctool db dump (jpcctrl dump) コマンドでデータベース内のデータを出力してください。Store バージョン 2.0 でのデフォルト保存日数については、リリースノートを参照してください。

### (b) Store バージョン 2.0 から Store バージョン 1.0 に戻す場合

Store バージョン 2.0 をアンセットアップすると、データは初期化されます。このため、Store バージョン 1.0 に変更する前に、jpcctool db dump (jpcctrl dump) コマンドで Store バージョン 2.0 の情報を出力してください。

## 2.5 コマンドプロンプトの起動方法

Windows Server 2008 の環境では、OS のユーザーアカウント制御機能（UAC）を有効にしている場合、コマンドプロンプトは、次に示す 2 種類の特権モードで動作します。

- 管理者特権モードのコマンドプロンプト（管理者コンソール）  
Windows のすべての操作ができるコマンドプロンプトです。
- 標準特権モードのコマンドプロンプト（標準コンソール）  
ユーザー操作の権限が制限されたコマンドプロンプトです。

なお、ユーザーアカウント制御機能（UAC）を無効にしている場合は、常に管理者コンソールが起動されます。

Performance Management が提供しているコマンドは、必ず管理者コンソールで実行してください。

管理者ユーザーごとのコマンドプロンプトの起動方法を次の表に示します。

表 2-13 管理者ユーザーごとのコマンドプロンプトの起動方法

管理者グループ	管理者ユーザー	起動方法
Administrators	Administrator	コマンドプロンプトを起動すると、管理者コンソールが起動されます。
	上記以外のユーザー	<p>UAC が有効な場合</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• コマンドプロンプトを起動すると、標準コンソールが起動されます。</li> <li>• 管理者コンソールを起動する場合、ユーザーアカウント制御のダイアログボックスが表示されます。ダイアログボックスの [ 続行 ] ボタンをクリックすると管理者コンソールが起動されます。[ キャンセル ] ボタンをクリックした場合は、コマンドプロンプトは起動されません。</li> </ul> <p>UAC が無効な場合</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• コマンドプロンプトを起動すると、管理者コンソールが起動されます。</li> </ul>

管理者コンソールは、OS が用意している管理者コンソールと、PFM - Base が提供している管理者コンソールがあります。それぞれの起動方法を次に説明します。

### (1) OS が用意している管理者コンソールの起動方法

[ スタート ] メニューから [ すべてのプログラム ] - [ アクセサリ ] - [ コマンドプロンプト ] を右クリックし、[ 管理者として実行 ] を選択します。

起動されたコマンドプロンプトが管理者コンソールであるかどうかは、タイトルバーに [ 管理者 ] が表示されているかどうかで判断できます。

### (2) PFM - Base が提供している管理者コンソールの起動方法

[ スタート ] メニューから [ すべてのプログラム ] - [ Performance Management ] - [ 管理者コンソール ] を選択します。

## 2.6 ミラーリング構成でのフェールオーバー


ミラーリング機能を使用して構成されたデータベースの監視，およびミラーリング構成のデータベースでフェールオーバーが発生した場合の処理について説明します。

### 2.6.1 ミラーリング構成のデータベースの監視

PFM - Agent for Microsoft SQL Server は，ミラーリング機能を使用して構成されたデータベースに対して，ミラーデータベース以外のデータベース（プリンシパルデータベースおよびミラーリング構成でないデータベース）の情報を収集します。

ミラーリング機能を使用して構成されたデータベースの監視の概要を次の図に示します

図 2-5 ミラーリング構成時の監視




なお，ミラーリング環境を構築するときは，システムごとに PFM - Agent for Microsoft SQL Server をインストールしてください。




### 2.6.2 ミラーリング構成でのフェールオーバー中の監視

ミラーリング構成のデータベースでフェールオーバーが発生した場合の PFM - Agent for Microsoft SQL Server の処理を次の図に示します。

図 2-6 フェールオーバー中の監視



凡例:

-  : 履歴情報の収集
-  : 監視
-  : フェールオーバー

ミラーリング構成のデータベースを持つ Microsoft SQL Server のインスタンスに対する情報を収集しているときにフェールオーバーが発生すると、PFM - Agent for Microsoft SQL Server は、それぞれのデータベースのインスタンスに対する（フェールオーバー発生時点の）情報収集を行いません。


このとき、エージェントログに KAVF21812-E メッセージが出力されますが、運用上は問題ありません。

### 2.6.3 ミラーリング構成でのフェールオーバー後の監視

ミラーリング構成のデータベースでフェールオーバーが完了したときの Agent for Microsoft SQL Server の処理を次の図に示します。

## 2. インストールとセットアップ

図 2-7 フェールオーバー後の監視



フェールオーバーが完了すると、プリンシパルデータベースはホスト B に遷移し、ミラーデータベースはホスト A に遷移します。

フェールオーバー後、ミラーデータベースに遷移したデータベースを持つ Agent for Microsoft SQL Server のインスタンス（図 2-6 の Agent for Microsoft SQL Server インスタンス A）は、ミラーデータベース以外のデータベースの情報を収集します。


また、プリンシパルデータベースに遷移したデータベースを持つインスタンス（図 2-6 の Agent for Microsoft SQL Server インスタンス B）はプリンシパルデータベースおよびミラーリング構成でないデータベースの情報を収集します。

## 2.7 SQL Server AlwaysOn Availability Group での監視

PFM - Agent for Microsoft SQL Server は、SQL Server AlwaysOn Availability Group 機能を使用して構成されたデータベース（プライマリデータベースおよびセカンダリデータベース）に対して、情報を収集します。セカンダリデータベースに対してすべての接続が許可されていない場合は、セカンダリデータベースの情報は収集されません。

セカンダリデータベースに対してすべての接続が許可されていない場合の SQL Server AlwaysOn Availability Group 構成の例を次に示します。

図 2-8 SQL Server AlwaysOn Availability Group での監視構成の例



プライマリデータベースとセカンダリデータベースの、フェールオーバー中およびフェールオーバー後の動作イメージについては「2.6 ミラーリング構成でのフェールオーバー」を参照してください。

### 2.7.1 SQL Server AlwaysOn Availability Group でのフェールオーバー中の監視

SQL Server AlwaysOn Availability Group 構成のデータベースを持つ Microsoft SQL Server のインスタ

## 2. インストールとセットアップ

ンスに対する情報を収集しているときにフェールオーバーが発生すると、PFM - Agent for Microsoft SQL Server はそれぞれのデータベースのインスタンスに対するフェールオーバー発生時点の情報を収集しません。

このとき、エージェントログに KAVF21812-E メッセージが出力されますが、運用上は問題ありません。

### 2.7.2 SQL Server AlwaysOn Availability Group でのフェールオーバー後の監視

フェールオーバーが完了すると、プライマリデータベースはホスト B に遷移し、セカンダリデータベースはホスト A に遷移します。

フェールオーバー後、セカンダリデータベースに遷移したデータベースを持つ PFM - Agent for Microsoft SQL Server のインスタンスは、セカンダリデータベース以外のデータベースの情報を収集します。ただし、セカンダリデータベースに対する全ての接続が許可されている場合は、セカンダリデータベースの情報を収集できます。

また、プライマリデータベースに遷移したデータベースを持つインスタンスは、プライマリデータベースおよび SQL Server AlwaysOn Availability Group 構成でないデータベースの情報を収集します。



## 2.8 バックアップとリストア

PFM - Agent for Microsoft SQL Server のバックアップおよびリストアについて説明します。

障害が発生してシステムが壊れた場合に備えて、PFM - Agent for Microsoft SQL Server の設定情報のバックアップを取得してください。また、PFM - Agent for Microsoft SQL Server をセットアップしたときなど、システムを変更したときにはバックアップを取得してください。

なお、Performance Management システム全体のバックアップおよびリストアについては、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の、バックアップとリストアについて説明している章を参照してください。

### 2.8.1 バックアップ

バックアップはファイルをコピーするなど、任意の方法で取得してください。バックアップを取得する際は、PFM - Agent for Microsoft SQL Server のサービスを停止した状態で行ってください。

#### ! 注意事項

PFM - Agent for Microsoft SQL Server のバックアップを取得する際は、取得した環境の製品バージョン番号を管理するようにしてください。製品バージョン番号の詳細については、リリースノートを参照してください。

PFM - Agent for Microsoft SQL Server の設定情報のバックアップ対象ファイルを次の表に示します。

表 2-14 PFM - Agent for Microsoft SQL Server のバックアップ対象ファイル

ファイル名	説明
インストール先フォルダ %agtq%agent% インスタンス名 %*.ini ファイル	Agent Collector サービスの設定ファイル
インストール先フォルダ %agtq%store% インスタンス名 %*.ini ファイル	Agent Store サービスの設定ファイル

### 2.8.2 リストア

PFM - Agent for Microsoft SQL Server の設定情報をリストアする場合は、次に示す前提条件を確認した上で、バックアップ対象ファイルを元の位置にコピーしてください。バックアップした設定情報ファイルで、ホスト上の設定情報ファイルを上書きします。

#### 前提条件

- PFM - Agent for Microsoft SQL Server がインストール済みであること。
- PFM - Agent for Microsoft SQL Server のサービスが停止していること。
- システム構成がバックアップしたときと同じであること。
- それぞれのホストで、バックアップしたホスト名とリストアするホスト名が一致していること。
- バックアップ環境の PFM 製品構成情報がリストア対象の PFM 製品構成情報と一致していること。

## 2. インストールとセットアップ

### ! 注意事項

PFM - Agent for Microsoft SQL Server の設定情報をリストアする場合、バックアップを取得した環境とリストアする環境の製品バージョン番号が完全に一致している必要があります。製品バージョン番号の詳細については、リリースノートを参照してください。

---

## 2.9 Web ブラウザでマニュアルを参照するための設定

Performance Management では、PFM - Web Console がインストールされているホストに、プログラムプロダクトに標準添付されているマニュアル CD-ROM からマニュアルをコピーすることで、Web ブラウザでマニュアルを参照できるようになります。なお、PFM - Web Console をクラスタ運用している場合は、実行系、待機系それぞれの物理ホストでマニュアルをコピーしてください。

### 2.9.1 設定手順

PFM - Web Console のヘルプからマニュアルを参照する場合と、使用するマシンのハードディスクからマニュアルを参照する場合の設定手順について、それぞれ次に説明します。

#### (1) PFM - Web Console のヘルプからマニュアルを参照する場合

PFM - Web Console のヘルプからマニュアルを参照する場合の設定手順について次に示します。

1. PFM - Web Console のセットアップ手順に従い、PFM - Web Console に PFM - Agent for Microsoft SQL Server を登録する（PFM - Agent for Microsoft SQL Server の追加セットアップを行う）。
2. PFM - Web Console がインストールされているホストに、マニュアルのコピー先ディレクトリを作成する。
  - Windows の場合：PFM - Web Console のインストール先フォルダ ¥doc¥ja¥PFM - Agent for Microsoft SQL Server のヘルプ ID
  - UNIX の場合：/opt/jp1pcwebcon/doc/ja/PFM - Agent for Microsoft SQL Server のヘルプ ID
 ヘルプ ID については、「付録 B 識別子一覧」を参照してください。
3. 手順 2 で作成したディレクトリの直下に、マニュアル CD-ROM から次のファイルおよびディレクトリをコピーする。

##### HTML マニュアルの場合

Windows の場合：CD-ROM ドライブ ¥MAN¥3021¥ 資料番号（03004A0D など）下の、すべての htm ファイルおよび FIGURE フォルダ

UNIX の場合：/CD-ROM のマウントポイント /MAN/3021/ 資料番号（03004A0D など）下の、すべての htm ファイルおよび FIGURE ディレクトリ

##### PDF マニュアルの場合

Windows の場合：CD-ROM ドライブ ¥MAN¥3021¥ 資料番号（03004A0D など）下の PDF ファイル

UNIX の場合：/CD-ROM のマウントポイント /MAN/3021/ 資料番号（03004A0D など）下の PDF ファイル

コピーの際、HTML マニュアルの場合は index.htm ファイルが、PDF マニュアルの場合は PDF ファイル自体が、作成したディレクトリ直下に配置されるようにしてください。マニュアルファイルのコピー方法については、マニュアル CD-ROM の readme.txt を参照してください。

4. PFM - Web Console を再起動する。

#### (2) お使いのマシンのハードディスクから参照する場合

CD-ROM の setup.exe を使ってインストールするか、または直接 htm ファイル、PDF ファイルおよび GIF ファイルを任意のディレクトリにコピーしてください。HTML マニュアルの場合、次のディレクトリ構成になるようにしてください。

## 2. インストールとセットアップ

html (htmファイルおよびPDFファイルを格納)  
FIGURE (GIFファイルを格納)

### 2.9.2 参照手順

マニュアルの参照手順を次に示します。

1. PFM - Web Console の [ メイン ] 画面のメニューバーフレームにある [ ヘルプ ] メニューをクリックし, [ ヘルプ選択 ] 画面を表示する。
2. マニュアル名またはマニュアル名の後ろの [ PDF ] をクリックする。  
マニュアル名をクリックすると HTML 形式のマニュアルが表示されます。[ PDF ] をクリックすると PDF 形式のマニュアルが表示されます。

Web ブラウザでの文字の表示に関する注意事項

Windows の場合, [ スタート ] メニューからオンラインマニュアルを表示させると, すでに表示されている Web ブラウザの画面上に HTML マニュアルが表示されることがあります。

# 3

## クラスタシステムでの運用

この章では、クラスタシステムで PFM - Agent for Microsoft SQL Server を運用する場合のインストール、セットアップ、クラスタシステムで PFM - Agent for Microsoft SQL Server を運用しているときの処理の流れなどについて説明します。

---

3.1 クラスタシステムの概要

---

3.2 フェールオーバー時の処理

---

3.3 インストールとセットアップ

---

3.4 アンインストールとアンセットアップ

---

3.5 PFM - Agent for Microsoft SQL Server のシステム構成の変更

---

3.6 PFM - Agent for Microsoft SQL Server の運用方式の変更

---

3.7 クラスタシステムで運用する場合の注意事項

---

## 3.1 クラスタシステムの概要

---

クラスタシステムとは、複数のサーバシステムを連携して1つのシステムとして運用するシステムです。PFM - Agent for Microsoft SQL Server の監視対象プログラムである、Microsoft SQL Server データベースは、次のクラスタシステムで運用できます。

- HA ( High Availability ) クラスタシステム構成の Microsoft SQL Server
- 連合データベースサーバの Microsoft SQL Server

ここでは、クラスタシステムで PFM - Agent for Microsoft SQL Server を運用する場合の構成について説明します。クラスタシステムの概要、および Performance Management システムをクラスタシステムで運用する場合のシステム構成については、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の、クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

なお、この章で、単に「クラスタシステム」と記述している場合は、HA クラスタシステムのことを指します。

### 3.1.1 HA クラスタシステム

#### (1) HA クラスタシステムでの Microsoft SQL Server の構成

Microsoft SQL Server データベースを HA クラスタシステムで運用すると、障害発生時にフェールオーバーすることができ、可用性が向上します。

Microsoft SQL Server を HA クラスタシステムで運用する場合、一般的には、実行系ノードと待機系ノードの両方で同じ Microsoft SQL Server のインスタンスが実行できる環境を構築し、Microsoft SQL Server のデータ（データファイル、構成ファイル、ログファイルなど）一式を共有ディスクに格納した構成にします。

クラスタシステムでの Microsoft SQL Server の構成や運用方法は、システムによって異なる場合があります。

#### (2) HA クラスタシステムでの PFM - Agent for Microsoft SQL Server の構成

PFM - Agent for Microsoft SQL Server は、HA クラスタシステムで運用でき、クラスタ構成の Microsoft SQL Server を監視することができます。HA クラスタシステムで PFM - Agent for Microsoft SQL Server を運用する場合は、次の図のような構成で運用します。

図 3-1 HA クラスタシステムでの PFM - Agent for Microsoft SQL Server の構成例




図 3-1 に示すように、PFM - Agent for Microsoft SQL Server はクラスタ構成の Microsoft SQL Server と同じ論理ホスト環境で動作し、Microsoft SQL Server を監視します。障害発生時は Microsoft SQL Server のフェールオーバーに連動して PFM - Agent for Microsoft SQL Server もフェールオーバーし、監視を継続できます。

また、共有ディスクに定義情報やパフォーマンス情報を格納し、フェールオーバー時に引き継ぎます。1 つの論理ホストに複数の Performance Management のプログラムがある場合は、それぞれが同じ共有ディレクトリを使います。

1 つのノードで PFM - Agent for Microsoft SQL Server を複数実行できます。クラスタ構成の Microsoft SQL Server が複数ある構成（アクティブ・アクティブ構成）の場合、それぞれの論理ホスト環境で、PFM - Agent for Microsoft SQL Server を実行してください。それぞれの PFM - Agent for Microsoft SQL Server は独立して動作し、別々にフェールオーバーできます。

### 3.1.2 連合データベースサーバ

#### (1) 連合データベースサーバでの PFM - Agent for Microsoft SQL Server の構成


連合データベースサーバとは、複数のノードにわたるテーブルを行方向に分割して分散パーティション

### 3. クラスタシステムでの運用

ビューを作成する機能です。この機能は、大規模な Web サイトまたは企業のデータ処理をサポートするために、ノードのグループを連携して動作させるときに使用します。

PFM - Agent for Microsoft SQL Server が連合データベースサーバのシステムを監視する場合、連合データベースサーバの各ノードで運用します。連合データベースサーバで PFM - Agent for Microsoft SQL Server を運用する場合は、次の図のような構成で運用します。

図 3-2 連合データベースサーバでの PFM - Agent for Microsoft SQL Server の構成例



各ノードでは固有のインスタンス名を持つ Microsoft SQL Server が動作しています。各ノードでは Microsoft SQL Server のインスタンスを監視します。

単体のノードと同様に、各ノードで PFM - Agent for Microsoft SQL Server をセットアップし、各ノードの Microsoft SQL Server インスタンスを監視する構成にします。この場合もクラスタソフトには登録しません。

#### 注意

連合データベースサーバで PFM - Agent for Microsoft SQL Server を運用し、連合データベースサーバを監視する場合は、単体のノードが多数あるシステムと同様に運用します。通常の高可用性システムと同じように運用してください。



## 3.2 フェールオーバー時の処理

実行系ホストに障害が発生すると、処理が待機系ホストに移ります。


ここでは、PFM - Agent for Microsoft SQL Server に障害が発生した場合のフェールオーバー時の処理について説明します。また、PFM - Manager に障害が発生した場合の、PFM - Agent for Microsoft SQL Server への影響について説明します。

### 3.2.1 PFM - Agent ホストに障害が発生した場合のフェールオーバー

#### (1) フェールオーバー時の処理概要

PFM - Agent for Microsoft SQL Server を実行している PFM - Agent ホストでフェールオーバーが発生した場合の処理を次の図に示します。

図 3-3 PFM - Agent ホストでフェールオーバーが発生した場合の処理



PFM - Agent for Microsoft SQL Server のフェールオーバー中に、PFM - Web Console で操作すると、「There was no answer(-6)」というメッセージが表示されます。この場合は、フェールオーバーが完了するまで待つから操作してください。

PFM - Agent for Microsoft SQL Server のフェールオーバー後に、PFM - Web Console で操作すると、フェールオーバー先のノードで起動した PFM - Agent for Microsoft SQL Server に接続されて、操作でき

ます。

## (2) フェールオーバー時のペンディング機能


### (a) ペンディング機能とは

ペンディング機能は、PFM - Agent for Microsoft SQL Server の起動後に、Microsoft SQL Server に接続する処理を一定時間遅らせる機能です。

この機能を使用すると、フェールオーバーが発生した場合に、待機系ノードでトランザクションのリカバリ処理が完了したあとで PFM - Agent for Microsoft SQL Server が Microsoft SQL Server に接続することができます。これによって、Microsoft SQL Server のリカバリ処理待ちによる PFM - Agent for Microsoft SQL Server の DB 接続遅延を回避できます。

ペンディング機能を使用した場合の処理の流れを次の図に示します。

図 3-4 ペンディング機能を使用した場合の処理の流れ



注※ ODBC, ADO, NETライブラリなどを使用し、Microsoft SQL Serverへアクセスします。

### (b) ペンディング時間の設定

ペンディング時間は、次に示す方法で設定できます。

- `jpccconf inst setup (jpcinssetup)` コマンドによるインスタンス環境設定時
- PFM - Web Console の画面の、Agent Configuration プロパティの `STARTUP_PENDING` の変更

設定できる値は 0 ~ 3,600 (単位: 秒) です。0 を指定した場合はペンディングしません。また、範囲外の値は無効です。

なお、フェールオーバー発生時、Microsoft SQL Server でのリカバリ処理に掛かる時間は、マシン構成や Microsoft SQL Server にアクセスするアプリケーションの処理内容などによって異なります。ペンディング時間は、実際の運用環境で必要な時間を計測し、その時間より長く設定してください。

`jpccconf inst setup (jpcinssetup)` コマンドによるペンディング時間の設定については、「2.1.4(2) インスタンス環境の設定」を参照してください。

### (c) ペンディング機能使用時の注意事項

- ペンディング中は、PFM - Web Console の画面から PFM - Agent for Microsoft SQL Server への接続と操作はエラーとなります。
- ペンディング中に `jpctool service list (jpcctrl list)` コマンドで状態確認を行う場合には、

ステータス管理機能を disable に設定しないでください。disable に設定されている場合、`jpctool service list (jpcctrl list)` コマンドはペンディング終了までブロックし、状態を返却しません。

- ペンディング中に PFM - Agent for Microsoft SQL Server を終了させる場合、クラスタ構成のときはクラスタソフトから、クラスタ構成でないときは Windows の [ スタート ] メニューの [ 管理ツール ] - [ サービス ] から終了させてください。なお、クラスタ構成であるかどうかに関係なく、ペンディング中の PFM - Agent for Microsoft SQL Server に対する `jpcspm stop (jpcstop)` コマンドはエラーとなります。
- PFM - Agent for Microsoft SQL Server を起動中に、PFM - Web Console の画面からペンディング値を変更した場合、値が動作に反映されるのは次回起動時からになります。
- PFM - Agent for Microsoft SQL Server がペンディング中の場合、`jpctool service list (jpcctrl list)` コマンドは Status を Starting と表示します。

### 3.2.2 PFM - Manager が停止した場合の影響

PFM - Manager が停止すると、Performance Management システム全体に影響があります。

PFM - Manager は、各ノードで動作している PFM - Agent for Microsoft SQL Server のエージェント情報を一括管理しています。また、PFM - Agent for Microsoft SQL Server がパフォーマンス監視中にしきい値を超えた場合のアラームイベントの通知や、アラームイベントを契機としたアクションの実行を制御しています。このため、PFM - Manager が停止すると、Performance Management システムに次の表に示す影響があります。

表 3-1 PFM - Manager が停止した場合の PFM - Agent for Microsoft SQL Server への影響

プログラム名	影響	対処
PFM - Agent for Microsoft SQL Server	<p>PFM - Agent for Microsoft SQL Server の動作中に、PFM - Manager が停止した場合、次のように動作する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• パフォーマンスデータは継続して収集される。</li> <li>• 発生したアラームイベントを PFM - Manager に通知できないため、アラーム定義ごとにアラームイベントが保持され、PFM - Manager が起動するまで通知をリトライする。保持しているアラームイベントが 3 つを超えると、古いアラームイベントは上書きされる。また、PFM - Agent for Microsoft SQL Server を停止すると、保持しているアラームイベントは削除される。</li> <li>• PFM - Manager に通知済みのアラームステータスは、PFM - Manager が再起動したときに一度リセットされる。その後、PFM - Manager が PFM - Agent for Microsoft SQL Server の状態を確認したあと、アラームステータスは最新の状態となる。</li> <li>• PFM - Agent for Microsoft SQL Server を停止しようとした場合、PFM - Manager に停止することを通知できないため、停止に時間が掛かる。</li> </ul>	<p>PFM - Manager を起動する。動作中の PFM - Agent for Microsoft SQL Server はそのまま運用できる。ただし、アラームが期待したとおり通知されない場合があるため、PFM - Manager 復旧後に、共通メッセージログに出力されているメッセージ KAVE00024-I を確認すること。</p>

PFM - Manager が停止した場合の影響を考慮の上、運用方法を検討してください。なお、トラブル以外にも、構成変更やメンテナンスの作業などで PFM - Manager の停止が必要になる場合もあります。運用への影響が少ないときに、メンテナンスをすることをお勧めします。

## 3.3 インストールとセットアップ

---


ここでは、クラスタシステムでの PFM - Agent for Microsoft SQL Server のインストールとセットアップの手順について説明します。

なお、PFM - Manager のインストールとセットアップの手順については、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の、クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

### 3.3.1 インストールとセットアップの流れ

クラスタシステムで、論理ホスト運用する PFM - Agent for Microsoft SQL Server のインストールおよびセットアップの流れを次の図に示します。

図 3-5 クラスタシステムで論理ホスト運用する PFM - Agent for Microsoft SQL Server のインストールおよびセットアップの流れ



- (凡例)
- : 必須セットアップ項目
  - : 場合によって必須となるセットアップ項目
  - : オプションのセットアップ項目
  - 【   】** : 参照先

#### 注意

論理ホスト環境の PFM - Agent をセットアップしても、物理ホスト環境の PFM - Agent の定義内容は引き継がれません。論理ホスト環境および物理ホスト環境では、インスタンス環境を設定した時点で、新規に環境が作成されます。

なお、ユーザー入力を必要とするセットアップコマンドは、対話形式で実行するか非対話形式で実行するかを選択できます。

対話形式で実行する場合は、コマンドの指示に従ってユーザーが値を入力する必要があります。

非対話形式で実行する場合は、コマンド実行中に必要となる入力作業を、オプション指定や定義ファイルで代替するため、ユーザー入力が不要になります。また、バッチ処理やリモート実行によってセットアップ作業を自動化できるため、管理者の負担や運用コストを低減できます。非対話形式のコマンドは、次のような場合に便利です。

- 監視対象との接続に使用するパスワードを定期的に変更したい
- 複数の監視対象を追加する際の作業を効率化したい

コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

## 3.3.2 インストールとセットアップの前に

インストールおよびセットアップを開始する前に前提条件、必要な情報、および注意事項について説明します。

### (1) 前提条件

PFM - Agent for Microsoft SQL Server をクラスタシステムで使用する場合、次に示す前提条件がありません。

#### (a) クラスタシステム

次の条件が整っていることを確認してください。

- クラスタシステムがクラスタソフトによって制御されていること。
- クラスタソフトが論理ホスト運用する PFM - Agent for Microsoft SQL Server の起動や停止などを制御するように設定されていること。このとき、PFM - Agent for Microsoft SQL Server が、監視対象の Microsoft SQL Server と連動してフェールオーバーするように設定すること。

#### 注意

- ワトソン博士でアプリケーションエラーのメッセージボックスが表示されると、フェールオーバーできないおそれがあるため、メッセージボックスによるエラーの通知を抑止する必要があります。抑止手順については、OS 付属のドキュメントを参照してください。なお、エラーの通知を抑止すると、アプリケーションエラーが発生した際の情報取得に影響が出る場合があるため注意してください。
- Windows Server 2003 および Windows Server 2008 では、アプリケーションエラーが発生すると、Microsoft へエラーを報告するダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスが表示されるとフェールオーバーできないおそれがあるため、エラー報告を抑止する必要があります。抑止手順については、OS 付属のドキュメントを参照してください。

#### (b) 共有ディスク

次の条件が整っていることを確認してください。

- 論理ホストごとに共有ディスクがあり、実行系ノードから待機系ノードへ引き継げること。
- 共有ディスクが、各ノードに物理的に Fibre Channel や SCSI で接続されていること。  
Performance Management では、ネットワークドライブや、ネットワーク経由でレプリケーションしたディスクを共有ディスクとして使う構成はサポートされていません。
- フェールオーバーの際に、何らかの問題によって共有ディスクを使用中のプロセスが残った場合でも、クラスタソフトなどの制御によって強制的に共有ディスクをオフラインにしてフェールオーバーできること。
- 1つの論理ホストで複数の PFM 製品を運用する場合、共有ディスクのディレクトリ名が同じであること。  
なお、Store データベースについては格納先を変更して、共有ディスク上のほかのディレクトリに格納できます。

#### (c) 論理ホスト名，論理 IP アドレス

次の条件が整っていることを確認してください。

- 論理ホストごとに論理ホスト名，および論理ホスト名に対応する論理 IP アドレスがあり，実行系ノードから待機系ノードに引き継げること。
- 論理ホスト名と論理 IP アドレスが，hosts ファイルやネームサーバに設定されていること。
- DNS 運用している場合は，FQDN 名ではなく，ドメイン名を除いたホスト名を論理ホスト名として使用していること。
- 物理ホスト名と論理ホスト名は，システムの中でユニークであること。

#### 注意

- 論理ホスト名に，物理ホスト名（hostname コマンドで表示されるホスト名）を指定しないでください。正常に通信処理がされなくなる可能性があります。
- 論理ホスト名に使用できる文字は，1 ~ 32 バイトの半角英数字です。次の記号および空白文字は指定できません。  
/ \ ; \* ? ' " < > | & = , .
- 論理ホスト名には，"localhost"，IP アドレス，"- " から始まるホスト名を指定できません。

#### (d) IPv6 を使用する場合の設定

PFM - Manager と PFM - Agent for Microsoft SQL Server を IPv6 で通信する場合，PFM - Manager ホストと PFM - Agent ホストのそれぞれで IPv6 の利用設定を有効にする必要があります。この設定は `jpccconf ipv6 enable` コマンドで実行しますが，コマンドの実行有無は次のとおりです。

`jpccconf ipv6 enable` コマンドの実行が必要なケース

- それぞれのホストで，IPv4 環境から IPv6 環境に変更する場合
- IPv4 環境と IPv6 環境が共存していて，PFM - Manager を IPv4 環境から IPv6 環境に変更する場合

`jpccconf ipv6 enable` コマンドの実行が不要なケース

- それぞれのホストが，すでに IPv6 環境である場合
- IPv4 環境と IPv6 環境が共存していて，PFM - Manager が IPv6 環境である場合

`jpccconf ipv6 enable` コマンドの実行例を次に示します。

```
jpccconf ipv6 enable
```

`jpccconf ipv6 enable` コマンドは，実行系および待機系のそれぞれで実行してください。

### 3. クラスタシステムでの運用

jpccconf ipv6 enable コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。また、jpccconf ipv6 enable コマンドを実行する条件やタイミングについては、マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のIPv6環境が含まれる場合のネットワーク構成例について説明している章を参照してください。

なお、PFM - Agent for Microsoft SQL Server と監視対象ホストをIPv6で通信する場合、名前解決できる監視対象ホスト名を指定してください。

PFM - Agent for Microsoft SQL Server と監視対象との通信は、解決できるIPアドレスで通信します。また、PFM - Agent for Microsoft SQL Server と監視対象との通信では、IPv4とIPv6が共存した環境の場合、解決できるIPアドレスで通信に失敗したとき、別のIPアドレスで通信することはありません。

例えば、IPv4で接続に失敗した場合、IPv6でリトライすることはありません。また、IPv6で接続に失敗した場合に、IPv4でリトライすることはありません。事前に接続できることを確認してください。

#### (2) 論理ホスト運用する PFM - Agent for Microsoft SQL Server のセットアップに必要な情報

論理ホスト運用する PFM - Agent for Microsoft SQL Server をセットアップするには、通常の PFM - Agent for Microsoft SQL Server のセットアップで必要になる環境情報に加えて、次の表の情報が必要です。

表 3-2 論理ホスト運用の PFM - Agent for Microsoft SQL Server のセットアップに必要な情報

項目	例
論理ホスト名	jp1-halSQL
論理 IP アドレス	172.16.92.100
共有ディスク	S:¥jp1

なお、1つの論理ホストで論理ホスト運用する Performance Management のプログラムが複数ある場合も、同じ共有ディスクのディレクトリを使用します。

共有ディスクに必要な容量については、「付録 A システム見積もり」を参照してください。

#### (3) PFM - Agent for Microsoft SQL Server で論理ホストをフェールオーバーさせる場合の注意事項

PFM - Agent for Microsoft SQL Server を論理ホスト運用するシステム構成の場合、PFM - Agent for Microsoft SQL Server の障害によって論理ホスト全体をフェールオーバーさせるかどうかを検討してください。

PFM - Agent for Microsoft SQL Server の障害で論理ホスト全体をフェールオーバーさせると、PFM - Agent for Microsoft SQL Server が監視対象としている同じ論理ホストで運用する業務アプリケーションもフェールオーバーすることになり、業務に影響を与える可能性があります。

通常は、PFM - Agent for Microsoft SQL Server に異常が発生しても、Microsoft SQL Server の動作に影響がないように、次のどちらかのようにクラスタソフトで設定することをお勧めします。

- PFM - Agent for Microsoft SQL Server の動作監視をしない
- PFM - Agent for Microsoft SQL Server の異常を検知してもフェールオーバーしない

#### (4) 論理ホスト運用時のバージョンアップに関する注意事項

論理ホスト運用の PFM - Agent for Microsoft SQL Server をバージョンアップする場合は、実行系ノード



または待機系ノードのどちらか一方で、共有ディスクをオンラインにする必要があります。

### 3.3.3 インストール手順

実行系ノードおよび待機系ノードのそれぞれに PFM - Agent for Microsoft SQL Server をインストールします。

#### ! 注意事項

インストール先はローカルディスクです。共有ディスクにはインストールしないでください。

インストール手順は非クラスタシステムの場合と同じです。インストール手順については、「2.1.3 インストール手順」を参照してください。

### 3.3.4 セットアップ手順

ここでは、クラスタシステムで Performance Management を運用するための、セットアップについて説明します。

セットアップ手順には、実行系ノードの手順と、待機系ノードの手順があります。実行系ノード、待機系ノードの順にセットアップしてください。

**実行系** は実行系ノードで行う項目を、**待機系** は待機系ノードで行う項目を示します。また、

**オプション** は使用する環境によって必要になるセットアップ項目、またはデフォルトの設定を変更する場合のオプションのセットアップ項目を示します。

#### (1) PFM - Agent の登録 **実行系** **待機系** **オプション**

PFM - Manager および PFM - Web Console を使って PFM - Agent を一元管理するために、PFM - Manager および PFM - Web Console に PFM - Agent for Microsoft SQL Server を登録する必要があります。

PFM - Agent for Microsoft SQL Server を登録する必要があるのは次の場合です。

- Performance Management システムに新しく PFM - Agent for Microsoft SQL Server を追加する場合
- すでに登録している PFM - Agent for Microsoft SQL Server のデータモデルのバージョンを更新する場合

登録は PFM - Manager 上および PFM - Web Console 上で実施します。手順は非クラスタシステムの場合と同じです。

手順については、「2.1.4(1) PFM - Agent for Microsoft SQL Server の登録」を参照してください。

#### (2) 共有ディスクをオンラインにする **実行系**

共有ディスクがオンラインになっていることを確認します。共有ディスクがオンラインになっていない場合は、クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャの操作などで、共有ディスクをオンラインにしてください。

#### (3) PFM - Agent の論理ホストのセットアップ **実行系**

`jpccconf ha setup (jpchasetup create)` コマンドを実行して論理ホスト環境を作成します。コマ

### 3. クラスタシステムでの運用

ンドを実行すると、共有ディスクに必要なデータがコピーされ、論理ホスト用の定義を設定されて、論理ホスト環境が作成されます。

#### 注意

コマンドを実行する前に、Performance Management システム全体で、Performance Management のプログラムおよびサービスをすべて停止してください。サービスの停止方法については、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の Performance Management の起動と停止について説明している章を参照してください。

手順を次に示します。

1. `jpccconf ha setup (jpchasetup create)` コマンドを実行して、PFM - Agent for Microsoft SQL Server の論理ホスト環境を作成する。

次のようにコマンドを実行します。

```
jpccconf ha setup -key SQL -lhost jp1-halSQL -d S:¥jp1 (jpchasetup create agtq  
-lhost jp1-halSQL -d S:¥jp1)
```

論理ホスト名は、`-lhost` で指定します。ここでは、論理ホスト名を `jp1-halSQL` としています。DNS 運用をしている場合はドメイン名を省略した論理ホスト名を指定してください。

共有ディスクのディレクトリ名は、`-d` の環境ディレクトリ名に指定します。例えば `-d S:¥jp1` と指定すると `S:¥jp1¥jp1pc` が作成されて、論理ホスト環境のファイルが作成されます。

2. `jpccconf ha list (jpchasetup list)` コマンドを実行して、論理ホストの設定を確認する。

次のようにコマンドを実行します。

```
jpccconf ha list -key all (jpchasetup list all)
```

作成した論理ホスト環境が正しいことを確認してください。

#### (4) 接続先 PFM - Manager の設定 実行系

`jpccconf mgrhost define (jpcnshostname)` コマンドを実行して、PFM - Agent for Microsoft SQL Server を管理する PFM - Manager を設定します。

1. `jpccconf mgrhost define (jpcnshostname)` コマンドを実行して、接続先 PFM - Manager を設定する。

次のようにコマンドを実行します。

```
jpccconf mgrhost define -host jp1-hal -lhost jp1-halSQL (jpcnshostname -s  
jp1-hal -lhost jp1-halSQL)
```

接続先 PFM - Manager のホスト名は、`-host` オプションで指定します。接続先 PFM - Manager が論理ホスト運用されている場合は、`-host` オプションに接続先 PFM - Manager の論理ホスト名を指定します。ここでは、PFM - Manager の論理ホスト名を `jp1-hal` としています。

また、PFM - Agent for Microsoft SQL Server の論理ホスト名は、`-lhost` で指定します。ここでは、PFM - Agent for Microsoft SQL Server の論理ホスト名を `jp1-halSQL` としています。

ここでは、対話形式の実行例を示していますが、`jpccconf mgrhost define` コマンドは非対話形式でも実行できます。`jpccconf mgrhost define` コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

**(5) インスタンス環境の設定** 実行系

jpccconf inst setup (jpcinssetup) コマンドを実行して、PFM - Agent for Microsoft SQL Server のインスタンス環境を設定します。

設定手順は、非クラスタシステムの場合と同じです。ただし、クラスタシステムの場合、jpccconf inst setup (jpcinssetup) コマンドの実行時に、「-lhost」で論理ホスト名を指定する必要があります。

クラスタシステムの場合の jpccconf inst setup (jpcinssetup) コマンドの指定方法を次に示します。

```
jpccconf inst setup -key SQL -lhost 論理ホスト名 -inst インスタンス名 (jpcinssetup agtq -lhost 論理ホスト名 -inst インスタンス名)
```

なお、エージェントログの出力先フォルダ (LOG\_PATH の値) には、共有ディスク上のパスを指定してください。

ここでは、対話形式の実行例を示していますが、jpccconf inst setup コマンドは非対話形式でも実行できます。jpccconf inst setup コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

このほかの設定内容、および手順については、「2.1.4(2) インスタンス環境の設定」を参照してください。

**(6) ストアドプロシージャの登録** 実行系

PFM - Agent for Microsoft SQL Server が Microsoft SQL Server からデータベースの名称とサイズの一覧を取得するためのストアドプロシージャを登録します。

設定手順は非クラスタシステムの場合と同じです。詳細は、「2.1.4(3) ストアドプロシージャの登録」を参照してください。

**(7) 他 Performance Management プログラムの論理ホストのセットアップ** 実行系オプション

PFM - Agent for Microsoft SQL Server のほかに、同じ論理ホストにセットアップする PFM - Manager や PFM - Agent がある場合は、この段階でセットアップしてください。

セットアップ手順については、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の、クラスタシステムでの構築と運用について説明している章、または各 PFM - Agent マニュアルの、クラスタシステムでの運用について説明している章を参照してください。

**(8) ネットワークの設定** 実行系 オプション

Performance Management を使用するネットワーク構成に応じて、変更する場合にだけ必要な設定です。

ネットワークの設定では次の2つの項目を設定できます。

## IP アドレスを設定する

複数の LAN に接続されたネットワーク環境で Performance Management を運用するとき使用する IP アドレスを指定したい場合には、jpchosts ファイルの内容を直接編集します。

このとき、編集した jpchosts ファイルは、実行系ノードから待機系ノードにコピーしてください。IP アドレスの設定方法については、マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

### 3. クラスタシステムでの運用

ポート番号を設定する

ファイアウォール経由で Performance Management のプログラム間の通信をする場合には、`jpccconf port (jpcnsconfig port)` コマンドを使用してポート番号を設定します。

ポート番号の設定方法については、マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の、インストールとセットアップについて説明している章、およびクラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

#### (9) ログのファイルサイズ変更 実行系 オプション

Performance Management の稼働状況を、Performance Management 独自のログファイルに出力します。このログファイルを「共通メッセージログ」と呼びます。共通メッセージログは、デフォルトで 2,048 キロバイトのファイルが 2 個使用されます。このファイルサイズを変更したい場合に必要な設定です。

詳細については、マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の、インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

#### (10) パフォーマンスデータの格納先の変更 実行系 オプション

PFM - Agent で管理されるパフォーマンスデータを格納するデータベースの保存先、バックアップ先、エクスポート先、またはインポート先のフォルダを変更したい場合に必要な設定です。

設定方法については、「2.4.1 パフォーマンスデータの格納先の変更」を参照してください。

#### (11) 動作ログ出力の設定 実行系 オプション

アラーム発生時に動作ログを出力したい場合に必要な設定です。動作ログとは、システム負荷などのしきい値オーバーに関するアラーム機能と連動して出力される履歴情報です。

設定方法については、「付録 J 動作ログの出力」を参照してください。

#### (12) 論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート 実行系

PFM - Agent for Microsoft SQL Server の論理ホスト環境が作成できたら、環境定義をファイルにエクスポートします。エクスポートでは、その論理ホストにセットアップされている Performance Management のプログラムの定義情報を一括してファイル出力します。同じ論理ホストにほかの Performance Management のプログラムをセットアップする場合は、セットアップがーとおり済んだあとにエクスポートしてください。

論理ホスト環境定義をエクスポートする手順を次に示します。

1. `jpccconf ha export (jpchasetup export)` コマンドを実行して、論理ホスト環境定義をエクスポートする。  
これまでの手順で作成した論理ホスト環境の定義情報を、エクスポートファイルに出力します。エクスポートファイル名は任意です。  
例えば、`lhostexp.txt` ファイルに論理ホスト環境定義をエクスポートする場合、次のようにコマンドを実行します。

```
jpccconf ha export -f lhostexp.txt (jpchasetup export -f lhostexp.txt)
```

ここでは、対話形式の実行例を示していますが、`jpccconf ha export` コマンドは非対話形式でも実行できます。`jpccconf ha export` コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

(13) 論理ホスト環境定義ファイルの待機系ノードへのコピー 実行系 待機系

「(12) 論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート」でエクスポートした論理ホスト環境定義ファイルを、実行系ノードから待機系ノードにコピーします。

(14) 共有ディスクをオフラインにする 実行系 オプション

クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャの操作などで、共有ディスクをオフラインにして、作業を終了します。なお、その共有ディスクを続けて使用する場合は、オフラインにする必要はありません。

(15) 論理ホスト環境定義ファイルのインポート 待機系

実行系ノードからコピーしたエクスポートファイルを、待機系ノードにインポートします。

実行系ノードで作成した論理ホストの Performance Management のプログラムを、待機系ノードで実行するための設定には、`jpccconf ha import (jpchasetup import)` コマンドを使用します。1つの論理ホストに複数の Performance Management のプログラムがセットアップされている場合は、一括してインポートされます。

なお、このコマンドを実行するときには、共有ディスクをオンラインにしておく必要はありません。

1. `jpccconf ha import (jpchasetup import)` コマンドを実行して、論理ホスト環境定義をインポートする。

次のようにコマンドを実行します。

```
jpccconf ha import -f lhostexp.txt (jpchasetup import -f lhostexp.txt)
```

ここでは、対話形式の実行例を示していますが、`jpccconf ha import` コマンドは非対話形式でも実行できます。`jpccconf ha import` コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

コマンドを実行すると、待機系ノードの環境を、エクスポートファイルの内容と同じ環境になるように設定変更します。これによって、論理ホストの PFM - Agent for Microsoft SQL Server を起動するための設定が実施されます。

また、セットアップ時に `jpccconf port (jpcnsconfig port)` コマンドで固定のポート番号を設定している場合も、同様に設定されます。

2. `jpccconf ha list (jpchasetup list)` コマンドを実行して、論理ホスト設定を確認する。

次のようにコマンドを実行します。

```
jpccconf ha list -key all (jpchasetup list all)
```

実行系ノードで `jpccconf ha list (jpchasetup list)` を実行した時と同じ内容が表示されることを確認してください。

(16) クラスタソフトへの PFM - Agent の登録 実行系 待機系

Performance Management のプログラムを論理ホスト環境で運用する場合は、クラスタソフトに登録して、クラスタソフトからの制御で Performance Management のプログラムを起動したり停止したりするように環境設定します。

クラスタソフトへ PFM - Agent for Microsoft SQL Server を登録する方法は、クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

### 3. クラスタシステムでの運用

PFM - Agent for Microsoft SQL Server をクラスタソフトに登録するときの設定内容を、Windows MSCS に登録する項目を例として説明します。

PFM - Agent for Microsoft SQL Server の場合、次の表のサービスをクラスタに登録します。

表 3-3 クラスタソフトに登録する PFM - Agent for Microsoft SQL Server のサービス

項番	名前	サービス名	依存関係
1	PFM - Agent Store for Microsoft(R) SQL Server インスタンス名 [LHOST]	JP1PCAGT_QS_ インスタンス名 [LHOST]	IP アドレスリソース 物理ディスクリソース
2	PFM - Agent for Microsoft(R) SQL Server インスタンス名 [LHOST]	JP1PCAGT_QA_ インスタンス名 [LHOST]	項番 1 のクラスタリソース
3	PFM - Action Handler [LHOST]	JP1PCMGR_PH [LHOST]	IP アドレスリソース 物理ディスクリソース

[LHOST] の部分は、論理ホスト名に置き換えてください。インスタンス名が SQL1、論理ホスト名が jp1-halSQL の場合、サービスの名前は「PFM - Agent Store for Microsoft(R) SQL Server SQL1 [jp1-halSQL]」、サービス名は「JP1PCAGT\_QS\_SQL1 [jp1-halSQL]」のようになります。

MSCS の場合は、これらのサービスを MSCS のリソースとして登録します。各リソースの設定は次のようにします。下記の [ ] は、MSCS の設定項目です。

- [リソースの種類] は「汎用サービス」として登録する。
- [名前]、[依存関係]、および [サービス名] を表 3-3 のとおりに設定する。  
なお、名前はサービスを表示するときの名称で、サービス名は MSCS から制御するサービスを指定するときの名称です。
- [起動パラメータ] および [レジストリ複製] は設定しない。
- プロパティの [詳細設定] タブは、Performance Management のプログラムの障害時にフェールオーバーするかしないかの運用に合わせて設定する。  
例えば、PFM - Agent for Microsoft SQL Server の障害時に、フェールオーバーするように設定するには、次のように設定します。  
[再開する]: チェックする  
[グループに適用する]: チェックする  
再起動試行回数の [しきい値]: 3

注

再起動試行回数の [しきい値] は 3 回を目安に設定してください。

注意

- クラスタに登録するサービスは、クラスタから起動および停止を制御しますので、OS 起動時に自動起動しないよう [スタートアップの種類] を [手動] に設定してください。  
なお、jpccconf ha setup (jpchasetup create) コマンドでセットアップした直後のサービスは [手動] に設定されています。
- PFM - Agent for Microsoft SQL Server および PFM - Agent Store for Microsoft SQL Server をクラスタソフトに登録する際、Microsoft SQL Server への依存関係は設定しないでください。設定した場合、フェールオーバーが遅延することがあります。

#### (17) クラスタソフトからの起動・停止の確認 実行系 待機系

クラスタソフトからの操作で、Performance Management のプログラムの起動および停止を各ノードで実行し、正常に動作することを確認してください。

(18) クラスタシステムでの環境設定 実行系 待機系

Performance Management のプログラムのセットアップ終了後、PFM - Web Console から、運用に合わせて監視対象の稼働状況についてのレポートを表示できるようにしたり、監視対象で問題が発生したときにユーザーに通知できるようにしたりするために、Performance Management のプログラムの環境を設定します。

Performance Management のプログラムの環境設定方法については、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の、クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

## 3.4 アンインストールとアンセットアップ

---

ここでは、クラスタシステムで運用していた PFM - Agent for Microsoft SQL Server を、アンインストールする方法とアンセットアップする方法について説明します。


なお、PFM - Manager のアンインストールとアンセットアップについては、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の、クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

### 3.4.1 アンインストールとアンセットアップの流れ

クラスタシステムで運用していた PFM - Agent for Microsoft SQL Server のアンインストールおよびアンセットアップの流れを次の図に示します。



図 3-6 クラスタシステムで論理ホスト運用する PFM - Agent for Microsoft SQL Server のアンインストールおよびアンセットアップの流れ



(凡例)

➡ : 必須項目

⬭ : オプション項目

【 】 : 参照先

### 3.4.2 アンセットアップ手順

論理ホスト環境をアンセットアップします。アンセットアップ手順には、実行系ノードの手順と、待機系ノードの手順があります。実行系ノード、待機系ノードの順にアンセットアップしてください。

**実行系** は実行系ノードで行う項目を、**待機系** は待機系ノードで行う項目を示します。また、

**オプション** は使用する環境によって必要になるセットアップ項目、またはデフォルトの設定を変更する

### 3. クラスタシステムでの運用

場合のオプションのセットアップ項目を示します。

PFM - Agent for Microsoft SQL Server のアンセットアップ手順について説明します。

#### (1) クラスタソフトからの停止 実行系 待機系

クラスタソフトからの操作で、実行系ノードと待機系ノードで起動している Performance Management のプログラムおよびサービスを停止してください。停止する方法については、クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

#### (2) 共有ディスクのオンライン 実行系

共有ディスクがオンラインになっていることを確認します。共有ディスクがオンラインになっていない場合は、クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャの操作などで、共有ディスクをオンラインにしてください。

#### (3) ポート番号の設定の解除 実行系 オプション

この手順は、ファイアウォールを使用する環境で、セットアップ時に `jpccconf port (jpcnsconfig port)` コマンドでポート番号を設定した場合だけに必要な手順です。

通信ポート番号の設定の解除方法については、マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のアンインストールとアンセットアップ、およびマニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のクラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

#### (4) PFM - Agent の論理ホストのアンセットアップ 実行系

手順を次に示します。

##### 注意

共有ディスクがオフラインの状態では論理ホスト環境を削除した場合は、物理ホスト上に存在する論理ホストの設定が削除され、共有ディスク上のディレクトリやファイルは削除されません。この場合、共有ディスクをオンラインにして、環境ディレクトリ以下の `jp1pc` ディレクトリを手動で削除する必要があります。

1. `jpccconf ha list (jpchasetup list)` コマンドを実行して、論理ホスト設定を確認する。  
次のようにコマンドを実行します。

```
jpccconf ha list -key all -lhost jp1-halSQL
(jpchasetup list all -lhost jp1-halSQL)
```

論理ホスト環境をアンセットアップする前に、現在の設定を確認します。論理ホスト名や共有ディスクのパスなどを確認してください。

2. インスタンス環境を削除する。  
次のようにコマンドを実行します。

```
jpccconf inst unsetup -key SQL -lhost jp1-halSQL -inst SQL1 (jpcinsunsetup agtq
-lhost jp1-halSQL -inst SQL1)
```

ここでは、対話形式の実行例を示していますが、`jpccconf inst unsetup` コマンドは非対話形式でも実行できます。`jpccconf inst unsetup` コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

`jpccconf inst unsetup (jpcinsunsetup)` コマンドを実行すると、論理ホストのインスタンスを

起動するための設定が削除されます。また、共有ディスク上のインスタンス用のファイルが削除されます。

3. `jpccconf ha unsetup (jpchasetup delete)` コマンドを実行して PFM - Agent for Microsoft SQL Server の論理ホスト環境を削除する。

次のようにコマンドを実行します。

```
jpccconf ha unsetup -key SQL -lhost jp1-halSQL (jpchasetup delete agtq -lhost jp1-halSQL)
```

`jpccconf ha unsetup (jpchasetup delete)` コマンドを実行すると、論理ホストの PFM - Agent for Microsoft SQL Server を起動するための設定が削除されます。また、共有ディスク上の論理ホスト用のファイルが削除されます。

4. `jpccconf ha list (jpchasetup list)` コマンドで、論理ホスト設定を確認する。

次のようにコマンドを実行します。

```
jpccconf ha list -key all (jpchasetup list all)
```

論理ホスト環境から PFM - Agent for Microsoft SQL Server が削除されていることを確認してください。

#### (5) 他 Performance Management プログラムの論理ホストのアンセットアップ 実行系

##### ◇ オプション ◇

PFM - Agent for Microsoft SQL Server のほかに、同じ論理ホストからアンセットアップする Performance Management プログラムがある場合は、この段階でアンセットアップしてください。

アンセットアップ手順については、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の、クラスタシステムでの構築と運用について説明している章、または各 PFM - Agent マニュアルの、クラスタシステムでの運用について説明している章を参照してください。

#### (6) 論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート 実行系

論理ホストの PFM - Agent for Microsoft SQL Server を削除したら、環境定義をファイルにエクスポートします。

Performance Management では、環境定義のエクスポートおよびインポートによって実行系と待機系の環境を合わせる方式を採っています。

実行系ノードでエクスポートした環境定義（Performance Management の定義が削除されている）を、待機系ノードにインポートすると、待機系ノードの既存の環境定義（Performance Management の定義が削除前のままの状態）と比較して差分（実行系ノードで削除された部分）を確認して Performance Management の環境定義を削除します。

手順を次に示します。

1. `jpccconf ha export (jpchasetup export)` コマンドを実行して、論理ホスト環境定義をエクスポートする。

Performance Management の論理ホスト環境の定義情報を、エクスポートファイルに出力します。エクスポートファイル名は任意です。

例えば、`lhostexp.txt` ファイルに論理ホスト環境定義をエクスポートする場合、次のようにコマンドを実行します。

### 3. クラスタシステムでの運用

```
jpccconf ha export -f lhostexp.txt (jpchasetup export -f lhostexp.txt)
```

ここでは、対話形式の実行例を示していますが、jpccconf ha export コマンドは非対話形式でも実行できます。jpccconf ha export コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

#### (7) 論理ホスト環境定義ファイルの待機系ノードへのコピー 実行系 待機系

「(6) 論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート」でエクスポートしたファイルを、実行系ノードから待機系ノードにコピーします。

#### (8) 共有ディスクのオフライン 実行系 オプション

クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャの操作などで、共有ディスクをオフラインにして、作業を終了します。なお、その共有ディスクを続けて使用する場合は、オフラインにする必要はありません。

#### (9) 論理ホスト環境定義ファイルのインポート 待機系

実行系ノードからコピーしたエクスポートファイルを、待機系ノードに反映させるためにインポートします。なお、待機系ノードでは、インポート時に共有ディスクをオフラインにする必要はありません。

手順を次に示します。

1. jpccconf ha import (jpchasetup import) コマンドを実行して、論理ホスト環境定義をインポートする。

次のようにコマンドを実行します。

```
jpccconf ha import -f lhostexp.txt (jpchasetup import -f lhostexp.txt)
```

コマンドを実行すると、待機系ノードの環境を、エクスポートファイルの内容と同じ環境になるように設定変更します。これによって、論理ホストの PFM - Agent for Microsoft SQL Server を起動するための設定が削除されます。ほかの論理ホストの Performance Management のプログラムをアンセットアップしている場合は、それらの設定も削除されます。

また、セットアップ時に jpccconf port (jpcnsconfig port) コマンドで固定のポート番号を設定している場合も、解除されます。

2. jpccconf ha list (jpchasetup list) コマンドを実行して、論理ホスト設定を確認する。
- 次のようにコマンドを実行します。

```
jpccconf ha list -key all (jpchasetup list all)
```

実行系ノードで jpccconf ha list (jpchasetup list) コマンドを実行したときと同じ内容が表示されることを確認してください。

#### (10) クラスタソフトからの PFM - Agent の登録解除 実行系 待機系

クラスタソフトから、論理ホストの PFM - Agent for Microsoft SQL Server に関する設定を削除してください。

設定を削除する方法は、クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

(11) 接続先 PFM - Manager の解除 実行系 待機系

接続先 PFM - Manager を解除する場合は、PFM - Web Console で PFM - Manager にログインし、接続している PFM - Agent for Oracle に関連する定義を削除する必要があります。手順を次に示します。

1. PFM - Web Console から、エージェントを削除する。
2. PFM - Manager のエージェント情報を削除する。

例えば、PFM - Manager が論理ホスト jp1-hal 上で動作し、PFM - Agent for Microsoft SQL Server が論理ホスト jp1-halSQL 上で動作している場合、次のように指定してコマンドを実行します。

```
jpctool service delete -id サービスID -host jp1-halSQL -lhost jp1-hal (jpcctrl
delete サービスID host=jp1-halSQL lhost=jp1-hal)
```

サービス ID には削除するエージェントのサービス ID を指定してください。

3. PFM - Manager サービスを再起動する。  
サービスの起動方法については、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の、Performance Management の起動と停止について説明している章を参照してください。
4. PFM - Manager ホストのサービス情報を反映する。  
PFM - Web Console ホストにサービス情報の削除を反映するため、PFM - Manager ホストと PFM - Web Console ホストのエージェント情報を同期します。エージェント情報を同期するには jpctool service sync コマンドを使用してください。

### 3.4.3 アンインストール手順

PFM - Agent for Microsoft SQL Server を実行系ノード、待機系ノードそれぞれからアンインストールします。

アンインストール手順は、非クラスタシステムの場合と同じです。詳細は、「2.2.3 アンインストール手順」を参照してください。

#### 注意

- PFM - Agent for Microsoft SQL Server をアンインストールする場合は、PFM - Agent for Microsoft SQL Server をアンインストールするノードの Performance Management のプログラムおよびサービスをすべて停止してください。
- 論理ホスト環境を削除しないで PFM - Agent for Microsoft SQL Server をアンインストールした場合、環境ディレクトリが残ることがあります。その場合は、環境ディレクトリを削除してください。

## 3.5 PFM - Agent for Microsoft SQL Server のシステム構成の変更

---

監視対象システムのネットワーク構成の変更や、ホスト名の変更などに応じて、PFM - Agent for Microsoft SQL Server のシステム構成を変更する場合があります。

PFM - Agent for Microsoft SQL Server のシステム構成を変更する場合、PFM - Manager や PFM - Web Console の設定変更もあわせて行う必要があります。Performance Management のシステム構成を変更する手順の詳細については、マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の、インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。なお、論理ホスト名を変更するときに、PFM - Agent for Microsoft SQL Server では、`jpcconf inst setup(jpcinssetup)` コマンドを実行して「SQL\_HOST」の項目を新しいホスト名に変更する必要があります。変更の手順については、「3.6.1 インスタンス環境の更新の設定」を参照してください。

## 3.6 PFM - Agent for Microsoft SQL Server の運用方式の変更

ここでは、クラスタシステムで PFM - Agent for Microsoft SQL Server の運用方式を変更する手順を説明します。Performance Management 全体の運用方式を変更する手順の詳細については、マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の、インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

### 3.6.1 インスタンス環境の更新の設定

クラスタシステムでインスタンス環境を更新したい場合は、論理ホスト名とインスタンス名を確認し、インスタンス情報を更新します。インスタンス情報の設定は、実行系ノードの PFM - Agent ホストで実施します。

更新する情報については、「2.4.2 インスタンス環境の更新の設定」を参照して、あらかじめ確認してください。Microsoft SQL Server のインスタンス情報の詳細については、Microsoft SQL Server のマニュアルを参照してください。

論理ホスト名とインスタンス名を確認するには、`jpccconf ha list (jpchasetup list)` コマンドを使用します。また、インスタンス環境を更新するには、`jpccconf inst setup (jpcinssetup)` コマンドを使用します。

インスタンス環境を更新する手順を次に示します。複数のインスタンス環境を更新する場合は、この手順を繰り返し実施します。

#### 1. 論理ホスト名とインスタンス名を確認する。

更新したいインスタンス環境で動作している PFM - Agent for Microsoft SQL Server を示すサービスキーを指定して、`jpccconf ha list (jpchasetup list)` コマンドを実行します。

例えば、PFM - Agent for Microsoft SQL Server の論理ホスト名とインスタンス名を確認したい場合、次のように指定してコマンドを実行します。

```
jpccconf ha list -key SQL (jpchasetup list agtq)
```

設定されている論理ホスト名が `jp1_SQL`、インスタンス名が `SQL1` の場合、次のように表示されます。

Logical Host Name	Key	Environment Directory	Instance Name
jp1_SQL	agtq	論理ホストのパス	SQL1

#### 2. 更新したいインスタンス環境の PFM - Agent for Microsoft SQL Server のサービスが起動されている場合は、クラスタソフトからサービスを停止する。

#### 3. 手順 2 で共有ディスクがオフラインになった場合は、クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャの操作などで、共有ディスクをオンラインにする。

#### 4. 更新したいインスタンス環境の PFM - Agent for Microsoft SQL Server を示すサービスキーおよびインスタンス名を指定して、`jpccconf inst setup (jpcinssetup)` コマンドを実行する。

例えば、PFM - Agent for Microsoft SQL Server の論理ホスト名が `jp1_SQL`、インスタンス名が `SQL1` のインスタンス環境を更新する場合、次のように指定してコマンドを実行します。

```
jpccconf inst setup -key SQL -lhost jp1_SQL -inst SQL1 (jpcinssetup agtq -lhost jp1_SQL -inst SQL1)
```

5. Microsoft SQL Server のインスタンス情報を更新する。

PFM - Agent for Microsoft SQL Server のインスタンス情報を，コマンドの指示に従って入力します。PFM - Agent for Microsoft SQL Server のインスタンス情報については，「2.4.2 インスタンス環境の更新の設定」を参照してください。現在設定されている値が表示されます（ただし SQL\_PASSWORD の値は表示されません）。表示された値を変更しない場合は，リターンキーだけを押してください。すべての入力が終了すると，インスタンス環境が更新されます。

6. 更新したインスタンス環境のサービスを，クラスタソフトから再起動する。

サービスの起動方法および停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Management の起動と停止について説明している章を参照してください。

注意

更新できない項目の値を変更したい場合は，インスタンス環境を削除したあと，再作成してください。

コマンドについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

### 3.6.2 論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート・インポート

論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート・インポートは，次の操作を実行した場合だけ実施します。

- 論理ホストのセットアップ，またはインスタンス環境の設定時に，論理ホスト上のノード構成を変更した。  
PFM - Agent の論理ホストのセットアップ方法については，「3.3.4(3) PFM - Agent の論理ホストのセットアップ」を参照してください。  
また，インスタンス環境の設定方法については，「3.3.4(5) インスタンス環境の設定」を参照してください。
- 他 Performance Management プログラムの論理ホストのセットアップ時に，論理ホスト環境定義ファイルのエクスポートが必要な操作を実行した。  
他 Performance Management プログラムの論理ホストのセットアップ方法については，「3.3.4(7) 他 Performance Management プログラムの論理ホストのセットアップ」を参照してください。
- ネットワークの設定時に，ポート番号を設定した。  
ネットワークの設定方法については，「3.3.4(8) ネットワークの設定」を参照してください。

論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート・インポートの手順については「3.3.4(12) 論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート」～「3.3.4(15) 論理ホスト環境定義ファイルのインポート」を参照してください。

なお，インスタンス環境の更新だけを実施した場合は，論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート・インポートは不要です。

インスタンス環境の更新方法については，「3.6.1 インスタンス環境の更新の設定」を参照してください。



## 3.7 クラスタシステムで運用する場合の注意事項

ここでは、PFM - Agent for Microsoft SQL Server をクラスタシステムで運用する場合の注意事項について説明します。

### 3.7.1 収集するパフォーマンスデータ中のホスト名について

PFM - Agent for Microsoft SQL Server が収集するパフォーマンスデータには、ホスト名に関するフィールドが含まれているレコードがあります。論理ホスト運用の PFM - Agent for Microsoft SQL Server の場合、ホスト名のフィールドが、物理ホスト名になるものと論理ホスト名になるものがありますので注意してください。ホスト名に関するフィールドが含まれているレコードを次の表に示します。

表 3-4 ホスト名に関するフィールドが含まれているレコード

レコード名	フィールド名	格納されるホスト名	説明
Process Detail (PD_PDET)	Host	物理 / 論理ホスト	Microsoft SQL Server 上で実行中のプロセスのホストコンピュータ名。

### 3.7.2 ログ出力について

クラスタ構成の場合、Microsoft SQL Server と PFM-Agent for Microsoft SQL Server の依存関係の設定を解除して、Microsoft SQL Server が PFM-Agent for Microsoft SQL Server より早く停止したとき、下記のログ情報（例）に示すような Microsoft SQL Server が存在しないことによるレコード収集エラーメッセージがログファイルに出力されます。

このエラーメッセージが出力されても動作上の問題はありませので、フェールオーバーを継続できます。

#### ログ情報（例）

jpcllog（共通メッセージログ）ファイル（Agent 起動時だけ）

```
2004/10/25 18:22:25 jpcagtq 00002140 00002124 PWBSqlCollector 4241
KAVF21400-W SQL Serverに接続できませんでした
```

agtqerr01.log（エージェントログ）ファイル（各レコードの収集間隔ごとに出力）

```
2004/10/25 18:24:23 jpcagtq 00002140 00002124 Sqlservado.cpp 0267
E Error Code = 0x80004005, Error Description = [DBNETLIB]
[ConnectionOpen (Connect().)]SQL Server が存在しないか、アクセスが拒否され
ました。
```

### 3.7.3 サービスの依存関係について

クラスタシステムで PFM - Agent for Microsoft SQL Server を運用する場合、PFM - Agent for Microsoft SQL Server のサービスと Microsoft SQL Server リソースに依存関係を設定していると、PFM - Agent for Microsoft SQL Server、Microsoft SQL Server の順に停止します。そのため、レコード収集中にフェールオーバーが発生した場合、レコード収集処理が終了してから停止処理が行われるため、Microsoft SQL Server の停止に時間が掛かります。

PFM - Agent for Microsoft SQL Server と Microsoft SQL Server の依存関係は設定しないでください。依存関係を設定しない場合は、Microsoft SQL Server が PFM - Agent for Microsoft SQL Server より先に停止することがあり、このときに実施されるレコードの収集はしません。

### 3.7.4 タイムアウト時間について

クラスタシステムで PFM - Agent for Microsoft SQL Server を運用する場合、レコード収集中にフェールオーバーが発生すると、レコード収集処理が終了してから停止処理します。そのため、Microsoft SQL Server の停止に時間が掛かることがあります。その場合、次に示す PFM - Agent for Microsoft SQL Server のインスタンス情報を変更し、データベースアクセス時のクエリタイムアウト時間を調整してください。

- TIMEOUT

インスタンス情報の変更については、「2.1.4(2) インスタンス環境の設定」を参照してください。

クラスタシステムで PFM - Agent for Microsoft SQL Server を運用する場合、フェールオーバーが発生した際、PFM - Agent for Microsoft SQL Server よりも先に監視対象の Microsoft SQL Server が停止すると、PFM - Agent for Microsoft SQL Server は監視対象の Microsoft SQL Server に対して再接続処理します。そのため、プロセスの停止に時間が掛かる事があります。その場合、次に示す PFM - Agent for Microsoft SQL Server のインスタンス情報を変更し、接続処理のタイムアウト時間を調整してください。

- LOGIN\_TIMEOUT

インスタンス情報の変更については、「2.1.4(2) インスタンス環境の設定」を参照してください。

# 4

## 監視テンプレート

この章では、PFM - Agent for Microsoft SQL Server の監視テンプレートについて説明します。

---

監視テンプレートの概要

---

アラームの記載形式

---

アラームの注意事項

---

アラーム一覧

---

レポートの記載形式

---

レポートのフォルダ構成

---

レポート一覧

---

## 監視テンプレートの概要

---

Performance Management では、次の方法でアラームとレポートを定義できます。

PFM - Agent で定義されているアラームやレポートをそのまま使用する

PFM - Agent で定義されているアラームやレポートをコピーしてカスタマイズする

ウィザードを使用して新規に定義する

PFM - Agent で用意されているアラームやレポートを「監視テンプレート」と呼びます。監視テンプレートのレポートとアラームは、必要な情報があらかじめ定義されているので、コピーしてそのまま使用したり、ユーザーの環境に合わせてカスタマイズしたりできます。そのため、ウィザードを使用して新規に定義をしなくても、監視対象の運用状況を監視する準備が容易にできるようになります。

この章では、PFM - Agent for Microsoft SQL Server で定義されている監視テンプレートのアラームとレポートの設定内容について説明します。

監視テンプレートの使用方法の詳細については、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の、稼働分析のためのレポートの作成またはアラームによる稼働監視について説明している章を参照してください。

### 注意

監視テンプレートのアラームに設定されているしきい値は参考例です。監視テンプレートのアラームを使用する場合は、コピーして、環境や OS に合わせて適切なしきい値を設定してください。

## アラームの記載形式

---

ここでは、アラームの記載形式を示します。アラームは、アルファベット順に記載しています。

### アラーム名

監視テンプレートのアラーム名を示します。

### 概要

このアラームで監視できる監視対象の概要について説明します。

### 主な設定

このアラームの主な設定値を表で説明します。この表では、アラームの設定値と、PFM・Web Console の [アラーム階層] 画面でアラームアイコンをクリックし、[プロパティの表示] メソッドをクリックしたときに表示される、[プロパティ] 画面の設定項目との対応を示しています。各アラームの設定の詳細については、PFM・Web Console のアラームの [プロパティ] 画面で確認してください。

設定値の「 - 」は、設定が常に無効であることを示します。

なお、条件式で異常条件と警告条件が同じ場合は、アラームイベントは異常のものだけが発行されます。

### 関連レポート

このアラームに関連する、監視テンプレートのレポートを示します。PFM・Web Console の [エージェント階層] 画面でエージェントアイコンをクリックし、[アラームの状態の表示] メソッドで表示される



アイコンをクリックすると、このレポートを表示できます。

## アラームの注意事項

---

PFM - Agent for Microsoft SQL Server が監視対象の Microsoft SQL Server と接続していない場合、Server Status アラーム以外のアラームを検知しません。

## アラーム一覧

PFM - Agent for Microsoft SQL Server の監視テンプレートで定義されているアラームは、「PFM SQL Template Alarms 09.00」というアラームテーブルにまとめられています。「09.00」は、アラームテーブルのバージョンを示します。このアラームテーブルは、PFM - Web Console の [アラーム階層] 画面に表示される「SQL」フォルダに格納されています。監視テンプレートで定義されているアラームを次の表に示します。

表 4-1 アラーム一覧

アラーム名	監視対象
Blocked Sessions	Microsoft SQL Server で動作しているセッションがロックしていることにより待たされているセッションの数。
Cache Usage	ディスクからの読み込みの代わりに、データキャッシュ内で要求が見つかった回数の割合。
CPU Usage	現在 CPU サイクルを最も多く消費している上位 10 セッション。
Database Space	Microsoft SQL Server 上の各データベースのスペース使用状態。
Log Space Usage	ログスペースを最も多く消費している上位 10 個のデータベース。
Network Error	Microsoft SQL Server がネットワークに与える影響。
Server Status	Microsoft SQL Server インスタンスの有効性。

## Blocked Sessions

---

### 概要

Blocked Sessions アラームは、Microsoft SQL Server で動作しているセッションがロックしていることにより待たされているセッションの数を監視します。

### 主な設定

PFM - Web Console のアラームのプロパティ		設定値
項目	詳細項目	
基本情報	プロダクト	SQL(5.0)
	メッセージテキスト	%CVS session(s) are blocked
	アラームを有効にする	する
	すべてのデータを評価する	しない
	監視時刻範囲	常に監視する
	発生頻度を満たしたときにアラーム通知する	しない
	インターバル中	-
	回しきい値超過	-
アクション	Eメール	-
	コマンド	-
	SNMP	異常, 警告, 正常
条件式	レコード	Server Detail ( PD )
	フィールド	Blocked Processes
	異常条件	Blocked Processes > 2
	警告条件	Blocked Processes > 0

### 関連レポート

Reports/SQL/Troubleshooting/Real-Time/Blocking Locks



# Cache Usage

## 概要

Cache Usage アラームは、ディスクからの読み込みの代わりに、データキャッシュ内で要求が見つかった回数の割合を監視します。

## 主な設定

PFM - Web Console のアラームのプロパティ		設定値
項目	詳細項目	
基本情報	プロダクト	SQL(5.0)
	メッセージテキスト	Cache hit %CVS%
	アラームを有効にする	する
	すべてのデータを評価する	しない
	監視時刻範囲	常に監視する
	発生頻度を満たしたときにアラーム通知する	しない
	インターバル中	-
	回しきい値超過	-
アクション	E メール	-
	コマンド	-
	SNMP	異常, 警告, 正常
条件式	レコード	Server Overview ( PI_SERV )
	フィールド	Cache Hit %
	異常条件	Cache Hit % < 85
	警告条件	Cache Hit % < 95

## 関連レポート

Reports/SQL/Troubleshooting/Recent Past/Cache Usage

## CPU Usage

### 概要

CPU Usage アラームは、現在 CPU サイクルを最も多く消費している上位 10 セッションを監視します。

### 主な設定

PFM - Web Console のアラームのプロパティ		設定値
項目	詳細項目	
基本情報	プロダクト	SQL(5.0)
	メッセージテキスト	CPU busy %CVS%
	アラームを有効にする	する
	すべてのデータを評価する	しない
	監視時刻範囲	常に監視する
	発生頻度を満たしたときにアラーム通知する	しない
	インターバル中	-
	回しきい値超過	-
アクション	Eメール	-
	コマンド	-
	SNMP	異常, 警告, 正常
条件式	レコード	Global Server Summary (PI)
	フィールド	CPU %
	異常条件	CPU % > 90
	警告条件	CPU % > 80

### 関連レポート

Reports/SQL/Troubleshooting/Real-Time/CPU Usage - Top 10 Sessions

## Database Space

### 概要

Database Space アラームは、Microsoft SQL Server 上の各データベースのスペース使用状態を監視します。

### 主な設定

PFM - Web Console のアラームのプロパティ		設定値
項目	詳細項目	
基本情報	プロダクト	SQL(5.0)
	メッセージテキスト	Database %CVS% free
	アラームを有効にする	する
	すべてのデータを評価する	しない
	監視時刻範囲	常に監視する
	発生頻度を満たしたときにアラーム通知する	しない
	インターバル中	-
	回しきい値超過	-
アクション	E メール	-
	コマンド	-
	SNMP	異常, 警告, 正常
条件式	レコード	Database Space Detail ( PD_DS )
	フィールド	Free %
	異常条件	Free % < 10
	警告条件	Free % < 20

### 関連レポート

Reports/SQL/Status Reporting/Real-Time/Database Space Usage

## Log Space Usage

---

### 概要

Log Space Usage アラームは、ログスペースを最も多く消費している上位 10 個のデータベースを監視します。

### 主な設定

PFM - Web Console のアラームのプロパティ		設定値
項目	詳細項目	
基本情報	プロダクト	SQL(5.0)
	メッセージテキスト	Log %CVS% used
	アラームを有効にする	する
	すべてのデータを評価する	しない
	監視時刻範囲	常に監視する
	発生頻度を満たしたときにアラーム通知する	しない
	インターバル中	-
	回しきい値超過	-
アクション	Eメール	-
	コマンド	-
	SNMP	異常, 警告, 正常
条件式	レコード	Transaction Log Overview ( PI_TLOG )
	フィールド	Log Space Used %
	異常条件	Log Space Used % > 90
	警告条件	Log Space Used % > 80

### 関連レポート

Reports/SQL/Troubleshooting/Real-Time/Log Space Usage - Top 10 Databases

## Network Error

### 概要

Network Error アラームは、Microsoft SQL Server がネットワークに与える影響を監視します。

### 主な設定

PFM - Web Console のアラームのプロパティ		設定値
項目	詳細項目	
基本情報	プロダクト	SQL(5.0)
	メッセージテキスト	%CVS network errors detected
	アラームを有効にする	する
	すべてのデータを評価する	しない
	監視時刻範囲	常に監視する
	発生頻度を満たしたときにアラーム通知する	しない
	インターバル中	-
	回しきい値超過	-
アクション	E メール	-
	コマンド	-
	SNMP	異常, 警告, 正常
条件式	レコード	Global Server Summary ( PI )
	フィールド	Pkt Errors
	異常条件	Pkt Errors > 2
	警告条件	Pkt Errors > 0

### 関連レポート

Reports/SQL/Troubleshooting/Recent Past/Network Activity

## Server Status

---

### 概要

Server Status アラームは、Microsoft SQL Server インスタンスの有効性を監視します。

### 主な設定

PFM - Web Console のアラームのプロパティ		設定値
項目	詳細項目	
基本情報	プロダクト	SQL(5.0)
	メッセージテキスト	Database server availability = %CVS
	アラームを有効にする	する
	すべてのデータを評価する	しない
	監視時刻範囲	常に監視する
	発生頻度を満たしたときにアラーム通知する	しない
	インターバル中	-
	回しきい値超過	-
アクション	Eメール	-
	コマンド	-
	SNMP	異常, 警告, 正常
条件式	レコード	Instance Availability ( PD_IA )
	フィールド	Availability
	異常条件	Availability = 0
	警告条件	Availability = 0

### 関連レポート

Reports/SQL/Status Reporting/Real-Time/System Overview

## レポートの記載形式

---

ここでは、レポートの記載形式を示します。レポートは、アルファベット順に記載しています。

### レポート名

監視テンプレートのレポート名を示します。

レポート名に「(Multi-Agent)」が含まれるレポートは、複数のインスタンスについて情報を表示するレポートです。

レポート名に「(Multi-Agent)」が含まれないレポートは、単一のインスタンスについて情報を表示するレポートです。

### 概要

このレポートで表示できる情報の概要について説明します。

### 格納先

このレポートの格納先を示します。

### レコード

このレポートで使用するパフォーマンスデータが、格納されているレコードを示します。履歴レポートを表示するためには、この欄に示すレコードを収集するように、あらかじめ設定しておく必要があります。レポートを表示する前に、PFM・Web Consoleの[エージェント階層]画面でエージェントのプロパティを表示して、このレコードが「Log = Yes」に設定されているか確認してください。リアルタイムレポートの場合、設定する必要はありません。

### フィールド

このレポートで使用するレコードのフィールドについて、表で説明します。

### ドリルダウンレポート (レポートレベル)

このレポートに関連づけられた、監視テンプレートのレポートを表で説明します。このドリルダウンレポートを表示するには、PFM・Web Consoleのレポートウィンドウのドリルダウンレポートプルダウンメニューから、該当するドリルダウンレポート名を選択し、[レポートの表示]をクリックしてください。なお、レポートによってドリルダウンレポートを持つものと持たないものがあります。

### ドリルダウンレポート (フィールドレベル)

このレポートのフィールドに関連づけられた、監視テンプレートのレポートを表で説明します。このドリルダウンレポートを表示するには、PFM・Web Consoleのレポートウィンドウに表示されているレポートのグラフまたはレポートウィンドウ下部に表示されているフィールド名をクリックしてください。履歴レポートの場合、レポート中の青色で表示されている時間をクリックすることで、より詳細な時間間隔でレポートを表示できます。なお、レポートによってドリルダウンレポートを持つものと持たないものがあります。

ドリルダウンレポートについての詳細は、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の、稼働分析のためのレポートの作成について説明している章を参照してください。

## レポートのフォルダ構成

PFM - Agent for Microsoft SQL Server のレポートのフォルダ構成を次に示します。< >内は、フォルダ名を示します。

```
<SQL>
+-- <Status Reporting>
|   +-- <Daily Trend>
|   |   +-- Cache Usage Trend(Multi-Agent)
|   |   +-- Network Activity Trend
|   |   +-- Server CPU Trend
|   |   +-- Server Space Trend(Multi-Agent)
|   +-- <Real-Time>
|   |   +-- Database Space Usage
|   |   +-- Server Configuration Status
|   |   +-- Server Space Usage
|   |   +-- System Overview
|   |   +-- <Drilldown Only>
|   |       +-- Database Space Usage Detail
+-- <Monthly Trend>
|   +-- Cache Usage Trend(Multi-Agent)
|   +-- Network Activity Trend
|   +-- Server CPU Trend
|   +-- Server Space Trend(Multi-Agent)
+-- <Troubleshooting>
|   +-- <Real-Time>
|   |   +-- Blocked Sessions
|   |   +-- Blocking Locks
|   |   +-- CPU Usage - Top 10 Sessions
|   |   +-- Database Summary
|   |   +-- Errorlog Overview
|   |   +-- Lock Overview
|   |   +-- Lock Overview by Lock Type
|   |   +-- Lock Usage - Top 10 Sessions
|   |   +-- Log Space Usage - Top 10 Databases
|   |   +-- Memory Usage - Top 10 Sessions
|   |   +-- Physical I/O - Top 10 Sessions
|   |   +-- Sessions
|   |   +-- <Drilldown Only>
|   |       +-- Database Detail
|   |       +-- Errorlog Detail
|   |       +-- Lock Detail
|   |       +-- Session Detail
|   +-- <Recent Past>
|   |   +-- Cache Usage
|   |   +-- Log I/O Activity
|   |   +-- Log I/O Activity 2
|   |   +-- Network Activity
|   |   +-- Pending I/O
|   |   +-- Physical Write Activity
|   |   +-- Physical Write Activity 2
```

各フォルダの説明を次に示します。

### 「Status Reporting」フォルダ

日ごとに集計された情報を表示するレポートが格納されています。システムの総合的な状態を見るために使用します。また、履歴レポートのほかにリアルタイムレポートの表示もできます。

#### • 「Daily Trend」フォルダ

最近 24 時間の 1 時間ごとに集計された情報を表示するレポートが格納されています。1 日ごとにシステムの状態を確認するために使用します。

#### • 「Real-Time」フォルダ

システムの状態を確認するためのリアルタイムレポートが格納されています。

### 「Monthly Trend」フォルダ

最近 1 か月間の 1 日ごとに集計された情報を表示するレポートが格納されています。1 か月のシステム



の傾向を分析するために使用します。

「Troubleshooting」フォルダ

トラブルを解決するのに役立つ情報を表示するレポートが格納されています。システムに問題が発生した場合、問題の原因を調査するために使用します。

- 「Real-Time」フォルダ

現在のシステムの状態を確認するためのリアルタイムレポートが格納されています。

- 「Recent Past」フォルダ

最近 1 時間の 1 分ごとに集計された情報を表示する履歴レポートが格納されています。

さらに、これらのフォルダの下位には、次のフォルダがある場合があります。

「Drilldown Only」フォルダ

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）として表示されるレポートが格納されています。そのレポートのフィールドに関連する詳細な情報を表示するために使用します。

## レポート一覧

監視テンプレートで定義されているレポートをアルファベット順に次の表に示します。

表 4-2 レポート一覧

レポート名	表示する情報	格納先
Blocked Sessions	ほかのセッションがロックを解除するのを待っているセッションに関する情報。	Reports/SQL/Troubleshooting/Real-Time/
Blocking Locks	ほかのセッションをブロックしているロックを持っているセッションに関する情報。	Reports/SQL/Troubleshooting/Real-Time/
Cache Usage	最近 1 時間の入出力バッファのキャッシュ統計情報 (分単位)	Reports/SQL/Troubleshooting/Recent Past/
Cache Usage Trend(Multi-Agent)	最近 24 時間の入出力バッファのキャッシュ統計情報 (時単位)	Reports/SQL/Status Reporting/Daily Trend/
Cache Usage Trend(Multi-Agent)	最近 1 か月間の入出力バッファのキャッシュ統計情報 (日単位)	Reports/SQL/Monthly Trend/
CPU Usage - Top 10 Sessions	現在 CPU サイクルを最も多く消費している上位 10 セッションに関する情報。	Reports/SQL/Troubleshooting/Real-Time/
Database Detail	Microsoft SQL Server 上の特定のデータベースに関する詳細情報。	Reports/SQL/Troubleshooting/Real-Time/Drilldown Only/
Database Space Usage	Microsoft SQL Server 上の各データベースのスペース使用状態に関する情報。	Reports/SQL/Status Reporting/Real-Time/
Database Space Usage Detail	Microsoft SQL Server 上の各データベースのスペース使用状態に関する詳細情報。	Reports/SQL/Status Reporting/Real-Time/Drilldown Only/
Database Summary	Microsoft SQL Server 上の全データベースの状態に関する詳細情報。	Reports/SQL/Troubleshooting/Real-Time/
Errorlog Detail	Microsoft SQL Server 上のエラーログファイルに記録された実際のエラーメッセージ。	Reports/SQL/Troubleshooting/Real-Time/Drilldown Only/
Errorlog Overview	最後のインターバル中に Microsoft SQL Server で発生した全エラーの概要。	Reports/SQL/Troubleshooting/Real-Time/
Lock Detail	各ロックに関する詳細情報。	Reports/SQL/Troubleshooting/Real-Time/Drilldown Only/
Lock Overview	インスタンス全体のロックの概要 (保持されているデータベースロックの合計数)。	Reports/SQL/Troubleshooting/Real-Time/
Lock Overview by Lock Type	インスタンス全体のロックの概要 (保持されているデータベースロックの種類別合計数)。	Reports/SQL/Troubleshooting/Real-Time/
Lock Usage - Top 10 Sessions	データベースオブジェクトに対して、現在ロックを最も多く持っている上位 10 セッションに関する情報。	Reports/SQL/Troubleshooting/Real-Time/
Log I/O Activity	最近 1 時間のサーバのログ書き込みに関する統計情報 (分単位)	Reports/SQL/Troubleshooting/Recent Past/
Log I/O Activity 2	最近 1 時間のサーバのログ書き込みに関する統計情報 (分単位)	Reports/SQL/Troubleshooting/Recent Past/
Log Space Usage - Top 10 Databases	現在ログスペースを最も多く消費している上位 10 個のデータベースに関する情報。	Reports/SQL/Troubleshooting/Real-Time/

レポート名	表示する情報	格納先
Memory Usage - Top 10 Sessions	現在メモリーを最も多く使用している上位 10 セッションに関する情報。	Reports/SQL/Troubleshooting/Real-Time/
Network Activity	最近 1 時間のネットワークアクティビティに関する統計情報 (分単位)	Reports/SQL/Troubleshooting/Recent Past/
Network Activity Trend	最近 24 時間のネットワークアクティビティに関する統計情報 (時単位)	Reports/SQL/Status Reporting/Daily Trend/
Network Activity Trend	最近 1 か月間のネットワークアクティビティに関する統計情報 (日単位)	Reports/SQL/Monthly Trend/
Pending I/O	予約レポートのため使用できません。	Reports/SQL/Troubleshooting/Recent Past/
Physical I/O - Top 10 Sessions	現在ディスク読み書きを最も多く実行している上位 10 セッションに関する情報。	Reports/SQL/Troubleshooting/Real-Time/
Physical Write Activity	最近 1 時間の書き込みに関する統計情報 (分単位)	Reports/SQL/Troubleshooting/Recent Past/
Physical Write Activity 2	最近 1 時間の書き込みに関する統計情報 (分単位)	Reports/SQL/Troubleshooting/Recent Past/
Server Configuration Status	Microsoft SQL Server の環境設定パラメーター値に関する情報。	Reports/SQL/Status Reporting/Real-Time/
Server CPU Trend	最近 24 時間の CPU 使用率の統計情報 (時単位)	Reports/SQL/Status Reporting/Daily Trend/
Server CPU Trend	最近 1 か月間の CPU 使用率の統計情報 (日単位)	Reports/SQL/Monthly Trend/
Server Space Trend(Multi-Age nt)	最近 24 時間の未割り当てスペースの統計情報 (時単位)	Reports/SQL/Status Reporting/Daily Trend/
Server Space Trend(Multi-Age nt)	最近 1 か月間の未割り当てスペースの統計情報 (日単位)	Reports/SQL/Monthly Trend/
Server Space Usage	Microsoft SQL Server の全体的なスペース使用状態に関する統計情報。	Reports/SQL/Status Reporting/Real-Time/
Session Detail	各セッションのリソース使用状態に関する詳細情報。	Reports/SQL/Troubleshooting/Real-Time/Drilldown Only/
Sessions	Microsoft SQL Server に接続されている全プロセスの状態に関する情報。	Reports/SQL/Troubleshooting/Real-Time/
System Overview	Microsoft SQL Server に関する詳細情報。	Reports/SQL/Status Reporting/Real-Time/

## Blocked Sessions

### 概要

Blocked Sessions レポートは、ほかのセッションがロックを解除するのを待っているセッションに関する情報を表示します。表示形式は表です。表示されたレポートから、より詳細なドリルダウンレポートを表示させることができます。

なお、ロックの解除待ちを繰り返すセッションでは、パフォーマンスが低下します。

### 格納先

Reports/SQL/Troubleshooting/Real-Time/

### レコード

Lock Detail ( PD\_LD )

### フィールド

フィールド名	説明
Blocking Flag	ブロッキングロックかどうかを示すフラグ。有効な値は次のとおり。 1 ブロッキングロックである。 0 ブロッキングロックでない。
DB Name	ロックリソースに関係するデータベース名。
Demand Flag	要求ロックかどうかを示すフラグ。有効な値は次のとおり。 1 要求ロックである。 0 要求ロックでない。
Lock Type	ロックの種別 ( ロック要求モードとロックリソースの種別 )
Orphan Flag	孤立ロックかどうかを示すフラグ。有効な値は次のとおり。 1 孤立ロックである。 0 孤立ロックでない。
Program	該当するロックを要求しているアプリケーションプログラム名。
SPID	該当するロックを要求しているプロセスの ID。
Table	ロックリソースがテーブルまたは行の場合は、そのテーブル名。
User	コマンドを発行したユーザーのログイン名。

### ドリルダウンレポート ( フィールドレベル )

レポート名	説明
Lock Detail	各ロックに関する詳細情報を表示する。このレポートを表示したい場合は、Lock Type フィールドをクリックする。
Session Detail	各セッションのリソース使用状態に関する詳細情報を表示する。このレポートを表示したい場合は、SPID フィールドをクリックする。

## Blocking Locks

### 概要

Blocking Locks レポートは、ほかのセッションをブロックしているロックを持っているセッションに関する情報を表示します。表示形式は表です。表示されたレポートから、より詳細なドリルダウンレポートを表示させることができます。

### 格納先

Reports/SQL/Troubleshooting/Real-Time/

### レコード

Lock Detail ( PD\_LD )

### フィールド

フィールド名	説明
Blocking Flag	ブロッキングロックかどうかを示すフラグ。有効な値は次のとおり。 1 ブロッキングロックである。 0 ブロッキングロックでない。
DB Name	ロックリソースに関係するデータベース名。
Demand Flag	要求ロックかどうかを示すフラグ。有効な値は次のとおり。 1 要求ロックである。 0 要求ロックでない。
Lock Type	ロックの種別 ( ロック要求モードとロックリソースの種別 )
Orphan Flag	孤立ロックかどうかを示すフラグ。有効な値は次のとおり。 1 孤立ロックである。 0 孤立ロックでない。
Program	該当するロックを要求しているアプリケーションプログラム名。
SPID	該当するロックを要求しているプロセスの ID。
Table	ロックリソースがテーブルまたは行の場合は、そのテーブル名。
User	コマンドを発行したユーザーのログイン名。

### ドリルダウンレポート ( フィールドレベル )

レポート名	説明
Lock Detail	各ロックに関する詳細情報を表示する。このレポートを表示したい場合は、Lock Type フィールドをクリックする。
Session Detail	各セッションのリソース使用状態に関する詳細情報を表示する。このレポートを表示したい場合は、SPID フィールドをクリックする。

## Cache Usage

---

### 概要

Cache Usage レポートは、最近 1 時間の入出力バッファのキャッシュ統計情報を分単位で表示します。表示形式は折れ線グラフです。表示されたレポートから、より詳細なドリルダウンレポートを表示させることができます。

### 格納先

Reports/SQL/Troubleshooting/Recent Past/

### レコード

Server Overview (PI\_SERV)

### フィールド

フィールド名	説明
Cache Hit %	データキャッシュ内でデータページが見つかった回数の割合。

### ドリルダウンレポート (レポートレベル)

レポート名	説明
Physical I/O - Top 10 Sessions	現在ディスク読み書きを最も多く実行している上位 10 セッションに関する情報を表示する。

## Cache Usage Trend(Multi-Agent)

---

### 概要

Cache Usage Trend(Multi-Agent) レポートは、最近 24 時間の入出力バッファのキャッシュ統計情報を時単位で表示します。表示形式は折れ線グラフです。Microsoft SQL Server の複数のインスタンスに対して、このレポートを表示できます。

### 格納先

Reports/SQL/Status Reporting/Daily Trend/

### レコード

Server Overview ( PI\_SERV )

### フィールド

フィールド名	説明
Cache Hit %	データキャッシュ内でデータベースが見つかった回数の割合。

## Cache Usage Trend(Multi-Agent)

---

### 概要

Cache Usage Trend(Multi-Agent) レポートは、最近 1 か月間の入出力バッファのキャッシュ統計情報を日単位で表示します。表示形式は折れ線グラフです。Microsoft SQL Server の複数のインスタンスに対して、このレポートを表示できます。

### 格納先

Reports/SQL/Monthly Trend/

### レコード

Server Overview ( PI\_SERV )

### フィールド

フィールド名	説明
Cache Hit %	データキャッシュ内でデータページが見つかった回数の割合。



## CPU Usage - Top 10 Sessions

---

### 概要

CPU Usage - Top 10 Sessions レポートは、現在 CPU サイクルを最も多く消費している上位 10 セッションに関する情報を表示します。表示形式は棒グラフです。表示されたレポートから、より詳細なドリルダウンレポートを表示させることができます。

### 格納先

Reports/SQL/Troubleshooting/Real-Time/

### レコード

Process Detail ( PD\_PDET )

### フィールド

フィールド名	説明
Command	実行されたコマンドの名前。
CPU %	全データベースプロセスが使用している CPU 時間に対する、該当プロセスが使用している CPU 時間の割合。
Physical I/O	該当するプロセスのディスク読み書きの累積回数。
Program	アプリケーションプログラム名。
SPID	プロセス ID。
User	コマンドを発行したユーザーのログイン名。

### ドリルダウンレポート (フィールドレベル)

レポート名	説明
Session Detail	各セッションのリソース使用状態に関する詳細情報を表示する。このレポートを表示したい場合は、CPU % フィールドをクリックする。

## Database Detail

### 概要

Database Detail レポートは、Microsoft SQL Server 上の特定のデータベースに関する詳細情報を表示します。表示形式は一覧です。このレポートは、ドリルダウンレポートです。

### 格納先

Reports/SQL/Troubleshooting/Real-Time/Drilldown Only/

### レコード

Database Detail ( PD\_DD )

### フィールド

フィールド名	説明
Availability	データベースの状態。有効な値は次のとおり。 Active 使用できる状態。プロセスは実行中。 Available 使用できる状態。プロセスは実行されていない。 NOT Available ローディング中にクラッシュまたは問題が発生した可能性があり、現在の状態ではオープン・使用できない状態。 Restricted データベース所有者または 1 ユーザーだけが使用できる状態。
Blocked Processes	ブロックされたプロセスの数。
Blocking Locks	ブロックしているロックの数。
Create Date	データベース作成日時。
DB Name	データベース名。
DB Owner	データベース所有者。
DBID	データベース ID。
Demand Locks	要求ロックの数。
Exclusive Intent Locks	排他インテントロックの数。
Exclusive Page Locks	排他ページロックの数。
Exclusive Table Locks	排他テーブルロックの数。
Last Dump Date	トランザクションログの最終ダンプ取得日時。
Locks	ロックの合計数。
Options	データベースオプション。
Other Processes	その他の種別のプロセスの数。
Process Count	プロセスの合計数。
Runnable Processes	実行可能なプロセスの数。
Running Processes	実行中のプロセスの数。
Shared Intent Locks	共有インテントロックの数。
Shared Page Locks	共有ページロックの数。
Shared Table Locks	共有テーブルロックの数。

フィールド名	説明
Sleeping Processes	スリープ中のプロセスの数。
Update Page Locks	アップデートページロックの数。
Version	データベースの作成に使用した Microsoft SQL Server のバージョン。

## Database Space Usage

---

### 概要

Database Space Usage レポートは、Microsoft SQL Server 上の各データベースのスペース使用状態に関する情報を表示します。表示形式は円グラフです。表示されたレポートから、より詳細なドリルダウンレポートを表示させることができます。

### 格納先

Reports/SQL/Status Reporting/Real-Time/

### レコード

Database Space Detail ( PD\_DS )

### フィールド

フィールド名	説明
Data Mbytes	使用中データスペースの大きさ。メガバイト単位。
DBID	データベース ID。
Free Mbytes	未割り当てスペースの大きさ。メガバイト単位。
Index Mbytes	使用中インデックススペースの大きさ。メガバイト単位。
Unused Mbytes	割り当て済み未使用スペースの大きさ。メガバイト単位。

### ドリルダウンレポート ( レポートレベル )

レポート名	説明
Database Space Usage Detail	各データベースのスペース使用状態に関する詳細情報を表示する。

### ドリルダウンレポート ( フィールドレベル )

レポート名	説明
Database Space Usage Detail	各データベースのスペース使用状態に関する詳細情報を表示する。このレポートを表示したい場合は、次に示すフィールドをクリックする。 <ul style="list-style-type: none"><li>• Data Mbytes</li><li>• Free Mbytes</li><li>• Index Mbytes</li><li>• Unused Mbytes</li></ul>

## Database Space Usage Detail

---

### 概要

Database Space Usage Detail レポートは、Microsoft SQL Server 上の各データベースのスペース使用状態に関する詳細情報を表示します。表示形式は一覧です。このレポートは、ドリルダウンレポートです。

### 格納先

Reports/SQL/Status Reporting/Real-Time/Drilldown Only/

### レコード

Database Space Detail ( PD\_DS )

### フィールド

フィールド名	説明
Data Mbytes	使用中データスペースの大きさ。メガバイト単位。
DB Name	データベース名。
DB Size	データベースのサイズ。メガバイト単位。
DBID	データベース ID。
Free Mbytes	未割り当てスペースの大きさ。メガバイト単位。
Index Mbytes	使用中インデックススペースの大きさ。メガバイト単位。
Log Mbytes	使用中ログスペースの大きさ。メガバイト単位。
Rsvd Mbytes	割り当て済みスペースの大きさ。メガバイト単位。
Unused Mbytes	割り当て済み未使用スペースの大きさ。メガバイト単位。

## Database Summary

### 概要

Database Summary レポートは、Microsoft SQL Server 上の全データベースの状態に関する詳細情報を表示します。表示形式は表です。表示されたレポートから、より詳細なドリルダウンレポートを表示させることができます。

### 格納先

Reports/SQL/Troubleshooting/Real-Time/

### レコード

Database Detail ( PD\_DD )

### フィールド

フィールド名	説明
Availability	データベースの状態。有効な値は次のとおり。 Active 使用できる状態。プロセスは実行中。 Available 使用できる状態。プロセスは実行されていない。 NOT Available ローディング中にクラッシュまたは問題が発生した可能性があり、現在の状態ではオープン・使用できない状態。 Restricted データベース所有者または 1 ユーザーだけが使用できる状態。
Blocked Processes	ブロックされたプロセスの数。
Blocking Locks	ブロックしているロックの数。
Create Date	データベース作成日時。
DB Name	データベース名。
DB Owner	データベース所有者。
DBID	データベース ID。
Last Dump Date	トランザクションログの最終ダンプ取得日時。
Locks	ロックの合計数。
Process Count	プロセスの合計数。
Version	データベースの作成に使用した Microsoft SQL Server のバージョン。

### ドリルダウンレポート (フィールドレベル)

レポート名	説明
Blocked Sessions	ほかのセッションがロックを解除するのを待っているセッションに関する情報を表示する。このレポートを表示したい場合は、Blocked Processes フィールドをクリックする。
Blocking Locks	ほかのセッションをブロックしているロックを持っているセッションに関する情報を表示する。このレポートを表示したい場合は、Blocking Locks フィールドをクリックする。

レポート名	説明
Database Detail	Microsoft SQL Server 上の特定のデータベースに関する詳細情報を表示する。このレポートを表示したい場合は、DB Name フィールドをクリックする。
Sessions	Microsoft SQL Server に接続されている全プロセスの状態に関する情報を表示する。このレポートを表示したい場合は、Process Count フィールドをクリックする。

## Errorlog Detail

---

### 概要

Errorlog Detail レポートは、Microsoft SQL Server 上のエラーログファイルに記録された実際のエラーメッセージを表示します。表示形式は表です。このレポートは、ドリルダウンレポートです。

### 格納先

Reports/SQL/Troubleshooting/Real-Time/Drilldown Only/

### レコード

Errorlog Error Detail ( PD\_EE )

### フィールド

フィールド名	説明
Error #	エラー番号。
Error Time	エラー発生日時。
Message	エラーメッセージ文字列。
Severity	エラーメッセージの重大度レベル。
State	エラーメッセージの状態コード。



## Errorlog Overview

---

### 概要

Errorlog Overview レポートは、最後のインターバル中に Microsoft SQL Server で発生した全エラーの概要を表示します。表示形式は一覧です。表示されたレポートから、より詳細なドリルダウンレポートを表示させることができます。

### 格納先

Reports/SQL/Troubleshooting/Real-Time/

### レコード

Errorlog Summary Detail ( PD\_ES )

### フィールド

フィールド名	説明
Errorlog Errors	インターバル中に、エラーログに記録されたエラーの合計数。
Fatal Errors	インターバル中に発生した重大なエラーの合計数。
Internal Errors	インターバル中に発生した内部エラーの合計数。
Last Error Time	最後のエラーの発生日時。
Resource Errors	インターバル中に発生したリソースエラーの合計数。

### ドリルダウンレポート ( レポートレベル )

レポート名	説明
Errorlog Detail	Microsoft SQL Server のエラーログファイルに記録された実際のエラーメッセージを表示する。

## Lock Detail

### 概要

Lock Detail レポートは、各ロックに関する詳細情報を表示します。表示形式は一覧です。このレポートは、ドリルダウンレポートです。表示されたドリルダウンレポートから、より詳細なドリルダウンレポートを表示させることができます。

### 格納先

Reports/SQL/Troubleshooting/Real-Time/Drilldown Only/

### レコード

Lock Detail ( PD\_LD )

### フィールド

フィールド名	説明
Blocking Flag	ブロッキングロックかどうかを示すフラグ。有効な値は次のとおり。 1 ブロッキングロックである。 0 ブロッキングロックでない。
DB Name	ロックリソースに関係するデータベース名。
DBID	ロックリソースに関係するデータベース ID。
Demand Flag	要求ロックかどうかを示すフラグ。有効な値は次のとおり。 1 要求ロックである。 0 要求ロックでない。
Lock Type	ロックの種別 ( ロック要求モードとロックリソースの種別 )
Orphan Flag	孤立ロックかどうかを示すフラグ。有効な値は次のとおり。 1 孤立ロックである。 0 孤立ロックでない。
Page #	ロックリソースに割り当てられているページ数。
Program	該当するロックを要求しているアプリケーションプログラム名。
SPID	該当するロックを要求しているプロセスの ID。
Table	ロックリソースがテーブルまたは行の場合は、そのテーブル名。
User	コマンドを発行したユーザーのログイン名。

### ドリルダウンレポート ( フィールドレベル )

レポート名	説明
Session Detail	各セッションのリソース使用状態に関する詳細情報を表示する。このレポートを表示したい場合は、SPID フィールドをクリックする。

# Lock Overview

## 概要

Lock Overview レポートは、インスタンス全体のロックの概要を、保持されているデータベースロックの合計数で表示します。表示形式は一覧です。表示されたレポートから、より詳細なドリルダウンレポートを表示させることができます。

## 格納先

Reports/SQL/Troubleshooting/Real-Time/

## レコード

Server Locks Detail ( PD\_LOCK )

## フィールド

フィールド名	説明
Total Blocking Locks	ほかのプロセスをブロックしているロックの数。
Total Exclusive Locks	排他系ロックの総数。
Total Extent Locks	エクステント系ロックの総数。
Total Intent Locks	インテント系ロックの総数。
Total Locks	Microsoft SQL Server が使用中のロックの総数。
Total Page Locks	ページ系ロックの総数。
Total Shared Locks	共有系ロックの総数。
Total Table Locks	テーブル系ロックの総数。
Users Blocked	ほかのユーザーにブロックされているユーザーの数。

## ドリルダウンレポート ( レポートレベル )

レポート名	説明
Lock Overview by Lock Type	インスタンス全体のロックの概要を、保持されているデータベースロックの種類別合計数で表示する。

## ドリルダウンレポート ( フィールドレベル )

レポート名	説明
Blocked Sessions	ほかのセッションがロックを解除するのを待っているセッションに関する情報を表示する。このレポートを表示したい場合は、Users Blocked フィールドをクリックする。
Blocking Locks	ほかのセッションをブロックしているロックを持っているセッションに関する情報を表示する。このレポートを表示したい場合は、Total Blocking Locks フィールドをクリックする。

## Lock Overview by Lock Type

---

### 概要

Lock Overview by Lock Type レポートは、インスタンス全体のロックの概要を、保持されているデータベースロックの種類別合計数で表示します。表示形式は一覧です。

### 格納先

Reports/SQL/Troubleshooting/Real-Time/

### レコード

Server Locks Detail ( PD\_LOCK )

### フィールド

フィールド名	説明
Exclusive Extent Locks	排他エクステントロックの数。
Exclusive Intent Locks	排他インテントロックの数。
Exclusive Page Locks	排他ページロックの数。
Exclusive Table Locks	排他テーブルロックの数。
Shared Intent Locks	共有インテントロックの数。
Shared Page Locks	共有ページロックの数。
Shared Table Locks	共有テーブルロックの数。
Update Extent Locks	アップデートエクステントロックの数。
Update Page Locks	アップデートページロックの数。

## Lock Usage - Top 10 Sessions

### 概要

Lock Usage - Top 10 Sessions レポートは、データベースオブジェクトに対して、現在ロックを最も多く持っている上位 10 セッションに関する情報を表示します。表示形式は棒グラフです。表示されたレポートから、より詳細なドリルダウンレポートを表示させることができます。

### 格納先

Reports/SQL/Troubleshooting/Real-Time/

### レコード

Process Detail ( PD\_PDET )

### フィールド

フィールド名	説明
Blocked Processes	該当するプロセスがブロックしているプロセスの数。
DB Name	該当するプロセスがレコード取得時点で使用しているデータベース名。
Locks	該当するプロセスがレコード取得時点で要求しているロックの数。
Program	アプリケーションプログラム名。
SPID	プロセス ID。
User	コマンドを発行したユーザーのログイン名。

### ドリルダウンレポート (フィールドレベル)

レポート名	説明
Session Detail	各セッションのリソース使用状態に関する詳細情報を表示する。このレポートを表示したい場合は、Locks フィールドをクリックする。

## Log I/O Activity

---

### 概要

Log I/O Activity レポートは、最近 1 時間のサーバのログ書き込みに関する統計情報を分単位で表示します。表示形式は折れ線グラフです。

### 格納先

Reports/SQL/Troubleshooting/Recent Past/

### レコード

Server Overview (PI\_SERV)

### フィールド

フィールド名	説明
Log Writes/sec	物理的にディスクに書き込まれたログページ数の累積値。

## Log I/O Activity 2

---

### 概要

Log I/O Activity2 レポートは、最近 1 時間のサーバのログ書き込みに関する統計情報を分単位で表示します。表示形式は折れ線グラフです。

### 格納先

Reports/SQL/Troubleshooting/Recent Past/

### レコード

Server Overview 2 ( PL\_SRV2 )

### フィールド

フィールド名	説明
Log Writes/sec	インターバル中に物理的にディスクに書き込まれた、1 秒当たりのログページ数。

## Log Space Usage - Top 10 Databases

---

### 概要

Log Space Usage - Top 10 Databases レポートは、現在ログスペースを最も多く消費している上位 10 個のデータベースに関する情報を表示します。表示形式は棒グラフです。

### 格納先

Reports/SQL/Troubleshooting/Real-Time/

### レコード

Transaction Log Overview (PI\_TLOG)

### フィールド

フィールド名	説明
DB Name	データベース名。
Log Size Mbytes	トランザクションログに割り当てられているスペースの大きさ。 メガバイト単位。



## Memory Usage - Top 10 Sessions

---

### 概要

Memory Usage - Top 10 Sessions レポートは、現在メモリーを最も多く使用している上位 10 セッションに関する情報を表示します。表示形式は棒グラフです。表示されたレポートから、より詳細なドリルダウンレポートを表示させることができます。

### 格納先

Reports/SQL/Troubleshooting/Real-Time/

### レコード

Process Detail ( PD\_PDET )

### フィールド

フィールド名	説明
Mem Usage	該当するプロセスに割り当てられたプロセスジャッシュのページ数 (1 ページは 8 キロバイト)。
Program	アプリケーションプログラム名。

### ドリルダウンレポート (フィールドレベル)

レポート名	説明
Session Detail	各セッションのリソース使用状態に関する詳細情報を表示する。このレポートを表示したい場合は、Mem Usage フィールドをクリックする。

## Network Activity

---

### 概要

Network Activity レポートは、最近 1 時間のネットワークアクティビティに関する統計情報を分単位で表示します。表示形式は折れ線グラフです。

### 格納先

Reports/SQL/Troubleshooting/Recent Past/

### レコード

Global Server Summary (PI)

### フィールド

フィールド名	説明
Pkt Errors	パケットエラーの数。
Pkts Rcvd	受信されたパケットの数。
Pkts Sent	送信されたパケットの数。

## Network Activity Trend

---

### 概要

Network Activity Trend レポートは、最近 24 時間のネットワークアクティビティに関する統計情報を時単位で表示します。表示形式は折れ線グラフです。

### 格納先

Reports/SQL/Status Reporting/Daily Trend/

### レコード

Global Server Summary (PI)

### フィールド

フィールド名	説明
Pkt Errors	パケットエラーの数。
Pkts Rcvd	受信されたパケットの数。
Pkts Sent	送信されたパケットの数。

## Network Activity Trend

---

### 概要

Network Activity Trend レポートは、最近 1 か月間のネットワークアクティビティに関する統計情報を日単位で表示します。表示形式は折れ線グラフです。

### 格納先

Reports/SQL/Monthly Trend/

### レコード

Global Server Summary (PI)

### フィールド

フィールド名	説明
Pkt Errors	パケットエラーの数。
Pkts Rcvd	受信されたパケットの数。
Pkts Sent	送信されたパケットの数。

## Pending I/O

---

### 概要

Pending I/O レポートは、予約レポートのため使用できません。

### 格納先

Reports/SQL/Troubleshooting/Recent Past/

## Physical I/O - Top 10 Sessions

---

### 概要

Physical I/O - Top 10 Sessions レポートは、現在ディスク読み書きを最も多く実行している上位 10 セッションを表示します。表示形式は棒グラフです。表示されたレポートから、より詳細なドリルダウンレポートを表示させることができます。

### 格納先

Reports/SQL/Troubleshooting/Real-Time/

### レコード

Process Detail ( PD\_PDET )

### フィールド

フィールド名	説明
Physical I/O	該当するプロセスのディスク読み書きの累積回数。
Program	アプリケーションプログラム名。

### ドリルダウンレポート ( フィールドレベル )

レポート名	説明
Session Detail	各セッションのリソース使用状態に関する詳細情報を表示する。 このレポートを表示したい場合は、Physical I/O フィールドをクリックする。

## Physical Write Activity

---

### 概要

Physical Write Activity レポートは、最近 1 時間の書き込みに関する統計情報を分単位で表示します。表示形式は折れ線グラフです。

このレポートは、物理書き込みと遅延書き込みの統計を見るために使用できます。

### 格納先

Reports/SQL/Troubleshooting/Recent Past/

### レコード

Server Overview (PI\_SERV)

### フィールド

フィールド名	説明
Lazy Writes/sec	Lazy Writer によってディスクへとフラッシュされたページ数の累積値 (1 ページは 8 キロバイト)。
Page Writes/sec	実行された物理的なページ書き込み回数の累積値。

## Physical Write Activity 2

---

### 概要

Physical Write Activity2 レポートは、最近 1 時間の書き込みに関する統計情報を分単位で表示します。表示形式は折れ線グラフです。

このレポートは、物理書き込みと遅延書き込みの統計を見るために使用できます。

### 格納先

Reports/SQL/Troubleshooting/Recent Past/

### レコード

Server Overview 2 (PI\_SRV2)

### フィールド

フィールド名	説明
Lazy Writes/sec	インターバル中に Lazy Writer によってディスクへとフラッシュされた、1 秒当たりのページ数 (1 ページは 8 キロバイト)。
Page Writes/sec	インターバル中に実行された、1 秒当たりの物理的なページ書き込み回数。



## Server Configuration Status

---

### 概要

Server Configuration Status レポートは、Microsoft SQL Server の環境設定パラメータ値に関する情報を表示します。表示形式は表です。

### 格納先

Reports/SQL/Status Reporting/Real-Time/

### レコード

Config Detail ( PD\_CD )

### フィールド

フィールド名	説明
Config Value	環境設定オプションの値。
Current Run Value	環境設定オプションの値 ( データ収集時の実行値 )
Max Value	環境設定オプションの最大値。
Min Value	環境設定オプションの最小値。
Name	環境設定オプションの名前。

## Server CPU Trend

---

### 概要

Server CPU Trend レポートは、最近 24 時間の CPU 使用率の統計情報を時単位で表示します。表示形式は折れ線グラフです。

### 格納先

Reports/SQL/Status Reporting/Daily Trend/

### レコード

Global Server Summary (PI)

### フィールド

フィールド名	説明
CPU %	CPU ビジー時間の割合。
I/O %	CPU が入出力に費やした時間の割合。
Idle %	CPU アイドル時間の割合。

## Server CPU Trend

---

### 概要

Server CPU Trend レポートは、最近 1 か月間の CPU 使用率の統計情報を日単位で表示します。表示形式は折れ線グラフです。

### 格納先

Reports/SQL/Monthly Trend/

### レコード

Global Server Summary (PI)

### フィールド

フィールド名	説明
CPU %	CPU ビジー時間の割合。
I/O %	CPU が入出力に費やした時間の割合。
Idle %	CPU アイドル時間の割合。

## Server Space Trend(Multi-Agent)

---

### 概要

Server Space Trend(Multi-Agent) レポートは、最近 24 時間の未割り当てスペースの統計情報を時単位で表示します。表示形式は折れ線グラフです。Microsoft SQL Server の複数のインスタンスに対して、このレポートを表示できます。

### 格納先

Reports/SQL/Status Reporting/Daily Trend/

### レコード

Server Space Interval ( PI\_SI )

### フィールド

フィールド名	説明
Free %	全データベースのサイズに対する未割り当てスペースの割合。

## Server Space Trend(Multi-Agent)

---

### 概要

Server Space Trend(Multi-Agent) レポートは、最近 1 か月間の未割り当てスペースの統計情報を日単位で表示します。表示形式は折れ線グラフです。Microsoft SQL Server の複数のインスタンスに対して、このレポートを表示できます。

### 格納先

Reports/SQL/Monthly Trend/

### レコード

Server Space Interval ( PI\_SI )

### フィールド

フィールド名	説明
Free %	全データベースのサイズに対する未割り当てスペースの割合。

## Server Space Usage

---

### 概要

Server Space Usage レポートは、Microsoft SQL Server の全体的なスペース使用状態に関する統計情報を表示します。表示形式は円グラフと一覧です。表示されたレポートから、より詳細なドリルダウンレポートを表示させることができます。

### 格納先

Reports/SQL/Status Reporting/Real-Time/

### レコード

Server Space Detail ( PD\_SS )

### フィールド

フィールド名	説明
Data Mbytes	使用中データスペースの大きさ。メガバイト単位。
DB Size	全データベースのサイズ。メガバイト単位。
Free Mbytes	未割り当てスペースの大きさ。メガバイト単位。
Index Mbytes	使用中インデックススペースの大きさ。メガバイト単位。
Log Mbytes	使用中ログスペースの大きさ。メガバイト単位。
Rsvd Mbytes	割り当て済みスペースの大きさ。メガバイト単位。
Unused Mbytes	割り当て済み未使用スペースの大きさ。メガバイト単位。

### ドリルダウンレポート ( レポートレベル )

レポート名	説明
Database Space Usage	Microsoft SQL Server 上の各データベースのスペース使用状態に関する情報を表示する。

## Session Detail

### 概要

Session Detail レポートは、各セッションのリソース使用状態に関する詳細情報を表示します。表示形式は一覧です。このレポートは、ドリルダウンレポートです。表示されたドリルダウンレポートから、より詳細なドリルダウンレポートを表示させることができます。

### 格納先

Reports/SQL/Troubleshooting/Real-Time/Drilldown Only/

### レコード

Process Detail ( PD\_PDET )

### フィールド

フィールド名	説明
Blocked Processes	該当するプロセスがブロックしているプロセスの数。
Blocking Process	ブロックしているプロセスがある場合は、そのプロセス ID。
Command	実行されたコマンドの名前。
CPU %	全データベースプロセスが使用している CPU 時間に対する、該当プロセスが使用している CPU 時間の割合。
DB Name	該当するプロセスがレコード取得時点で使用しているデータベース名。
DBID	該当するプロセスがレコード取得時点で使用しているデータベース ID。
GID	予約フィールドのため使用できません。
Host	ホストコンピュータの名前。
Host PID	ホストプロセスの ID。
Locks	該当するプロセスがレコード取得時点で要求しているロックの数。
Mem Usage	該当するプロセスに割り当てられたプロセスキャッシュのページ数 (1 ページは 8 キロバイト)。
Physical I/O	該当するプロセスのディスク読み書きの累積回数。
Program	アプリケーションプログラム名。
SPID	プロセス ID。
Status	プロセスの状態。
UID	コマンドを実行したユーザーのユーザー ID。
User	コマンドを発行したユーザーのログイン名。

### ドリルダウンレポート (フィールドレベル)

レポート名	説明
Blocked Sessions	ほかのセッションがロックを解除するのを待っているセッションに関する情報を表示する。このレポートを表示したい場合は、Blocked Processes フィールドをクリックする。

#### 4. 監視テンプレート Session Detail

レポート名	説明
Database Detail	Microsoft SQL Server 上の特定のデータベースに関する詳細情報を表示する。このレポートを表示したい場合は、DB Name フィールドをクリックする。
Lock Detail	各ロックに関する詳細情報を表示する。このレポートを表示したい場合は、Blocking Process フィールドをクリックする。



# Sessions

## 概要

Sessions レポートは、Microsoft SQL Server に接続されている全プロセスの状態に関する情報を表示します。表示形式は表です。表示されたレポートから、より詳細なドリルダウンレポートを表示させることができます。

## 格納先

Reports/SQL/Troubleshooting/Real-Time/

## レコード

Process Detail ( PD\_PDET )

## フィールド

フィールド名	説明
Blocked Processes	該当するプロセスがブロックしているプロセスの数。
Blocking Process	ブロックしているプロセスがある場合は、そのプロセス ID。
DB Name	該当するプロセスがレコード取得時点で使用しているデータベース名。
DBID	該当するプロセスがレコード取得時点で使用しているデータベース ID。
Mem Usage	該当するプロセスに割り当てられたプロシージャキャッシュのページ数 (1 ページは 8 キロバイト)。
Program	アプリケーションプログラム名。
SPID	プロセス ID。
User	コマンドを発行したユーザーのログイン名。

## ドリルダウンレポート (フィールドレベル)

レポート名	説明
Database Detail	Microsoft SQL Server 上の特定のデータベースに関する詳細情報を表示する。このレポートを表示したい場合は、DB Name フィールドをクリックする。
Session Detail	各セッションのリソース使用状態に関する詳細情報を表示する。このレポートを表示したい場合は、次に示すフィールドをクリックする。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Blocking Process</li> <li>SPID</li> </ul>

## System Overview

### 概要

System Overview レポートは、Microsoft SQL Server に関する詳細情報を表示します。表示形式は一覧と折れ線グラフです。表示されたレポートから、より詳細なドリルダウンレポートを表示させることができます。

### 格納先

Reports/SQL/Status Reporting/Real-Time/

### レコード

Server Detail ( PD )

### フィールド

フィールド名	説明
Blocked Processes	ブロックされたプロセスの数。
Blocking Locks	ブロックしているロックの数。
Boot Time	サーバが開始された日時。
Cache Hit %	インターバル中にデータキャッシュ内でデータページが見つかった回数の割合。
Conns	クライアントの接続数。
CPU %	CPU ビジー時間の割合。
Database Count	データベースの数。
Host OS	Microsoft SQL Server を実行している OS。
Host Type	Microsoft SQL Server を実行しているマシンの種別。 次のどちらかが表示される。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 32bit 版の Microsoft SQL Server の場合「Intel」</li><li>• 64bit 版の Microsoft SQL Server(x64) の場合は「X64」</li></ul>
I/O %	CPU が入出力に費やした時間の割合。
Idle %	CPU アイドル時間の割合。
Locks	ロックの合計数。
Pkt Errors	パケットエラーの数。
Pkts Rcvd	受信されたパケットの数。
Pkts Sent	送信されたパケットの数。
Server Name	Microsoft SQL Server を実行しているマシンの名前。
Total Errors	ディスクエラーの数。
Total Reads	ディスク読み込みの回数。
Total Writes	ディスク書き込みの回数。
Version	Microsoft SQL Server のバージョン。

## ドリルダウンレポート（レポートレベル）

レポート名	説明
Database Space Usage	Microsoft SQL Server 上の各データベースのスペース使用状態に関する情報を表示する。
Lock Overview	インスタンス全体のロックの概要を、保持されているデータベースロックの合計数で表示する。
Log Space Usage - Top 10 Databases	現在ログスペースを最も多く消費している上位 10 個のデータベースに関する情報を表示する。
Server Configuration Status	Microsoft SQL Server の環境設定パラメーター値に関する情報を表示する。
Server Space Usage	Microsoft SQL Server の全体的なスペース使用状態に関する統計情報を表示する。

## ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名	説明
Blocked Sessions	ほかのセッションがロックを解除するのを待っているセッションに関する情報を表示する。このレポートを表示したい場合は、Blocked Processes フィールドをクリックする。
Blocking Locks	ほかのセッションをブロックしているロックを持っているセッションに関する情報を表示する。このレポートを表示したい場合は、Blocking Locks フィールドをクリックする。
CPU Usage - Top 10 Sessions	現在 CPU サイクルを最も多く消費している上位 10 セッションに関する情報を表示する。このレポートを表示したい場合は、CPU % フィールドをクリックする。
Database Summary	Microsoft SQL Server 上の全データベースの状態に関する詳細情報を表示する。このレポートを表示したい場合は、Database Count フィールドをクリックする。
Errorlog Overview	最後のインターバル中に Microsoft SQL Server で発生した全エラーの概要を表示する。このレポートを表示したい場合は、Total Errors フィールドをクリックする。
Lock Usage - Top 10 Sessions	データベースオブジェクトに対して、現在ロックを最も多く持っている上位 10 セッションに関する情報を表示する。このレポートを表示したい場合は、Locks フィールドをクリックする。
Memory Usage - Top 10 Sessions	現在メモリーを最も多く使用している上位 10 セッションに関する情報を表示する。このレポートを表示したい場合は、Cache Hit % フィールドをクリックする。
Network Activity	最近 1 時間のネットワークアクティビティーに関する統計情報を分単位で表示する。このレポートを表示したい場合は、次に示すフィールドをクリックする。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pkt Errors</li> <li>• Pkts Rcvd</li> <li>• Pkts Sent</li> </ul>
Physical I/O - Top 10 Sessions	現在ディスク読み書きを最も多く実行している上位 10 セッションに関する情報を表示する。このレポートを表示したい場合は、I/O % フィールドをクリックする。



# 5

## レコード

この章では、PFM - Agent for Microsoft SQL Server のレコードについて説明します。各レコードのパフォーマンスデータの収集方法については、マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の Performance Management の機能について説明している章、またはマニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

---

データモデルについて

---

レコードの記載形式

---

ODBC キーフィールド一覧

---

要約ルール

---

データ型一覧

---

フィールドの値

---

Store データベースに記録されるときだけ追加されるフィールド

---

Store データベースに格納されているデータをエクスポートすると出力されるフィールド

---

レコードの注意事項

---

レコード一覧

---

## データモデルについて

---

各 PFM - Agent が持つレコードおよびフィールドの総称を「データモデル」と呼びます。各 PFM - Agent と、その PFM - Agent が持つデータモデルには、それぞれ固有のバージョン番号が付与されています。PFM - Agent for Microsoft SQL Server のデータモデルのバージョンについては、「付録 H バージョン互換」を参照してください。

各 PFM - Agent のデータモデルのバージョンは、PFM - Web Console の [ エージェント階層 ] 画面でエージェントのプロパティを表示して確認してください。

データモデルについては、マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の、Performance Management の機能について説明している章を参照してください。

## レコードの記載形式

この章では、PFM - Agent for Microsoft SQL Server のレコードをアルファベット順に記載しています。各レコードの説明は、次の項目から構成されています。

### 機能

各レコードに格納されるパフォーマンスデータの概要および注意事項について説明します。

### デフォルト値および変更できる値

各レコードに設定されているパフォーマンスデータの収集条件のデフォルト値およびユーザーが変更できる値を表で示します。「デフォルト値および変更できる値」に記載している項目とその意味を次の表に示します。この表で示す各項目については、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の、稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

表 5-1 デフォルト値および変更できる値

項目	デフォルト値	変更可否
Collection Interval	パフォーマンスデータの収集間隔（秒単位）。	: 変更できる
Collection Offset	パフォーマンスデータの収集を開始するオフセット値（秒単位）。オフセット値については、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の、稼働監視データの管理について説明している章を参照のこと。 また、パフォーマンスデータの収集開始時刻については、マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の、Performance Management の機能について説明している章を参照のこと。	× : 変更できない
Log	収集したパフォーマンスデータを Store データベースに記録するかどうか。 Yes : 記録する。ただし、「Collection Interval=0」の場合、記録しない。 No : 記録しない。	
LOGIF	収集したパフォーマンスデータを Store データベースに記録するかどうかの条件。	

### 注

指定できる値は、0 ~ 32,767 秒（Collection Interval で指定した値の範囲内）です。これは、複数のデータを収集する場合に、一度にデータの収集処理が実行されると負荷が集中するので、収集処理の負荷を分散するために使用します。なお、データ収集の記録時間は、Collection Offset の値に関係なく、Collection Interval と同様の時間となります。

Collection Offset の値を変更する場合は、収集処理の負荷を考慮した上で値を指定してください。

### ODBC キーフィールド

PFM - Manager で、SQL を使用して Store データベースに格納されているレコードのデータを利用する場合に必要な ODBC キーフィールドを示します。ODBC キーフィールドには、全レコード共通のものと各レコード固有のものがあります。ここで示すのは、各レコード固有の ODBC キーフィールドです。複数インスタンスレコードだけが、固有の ODBC キーフィールドを持っています。

全レコード共通の ODBC キーフィールドについては、この章の「ODBC キーフィールド一覧」を参照してください。ODBC キーフィールドの使用方法については、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の、ODBC に準拠したアプリケーションプログラムとの連携について説明している章を参照

## 5. レコード

### レコードの記載形式

してください。

### ライフタイム

各レコードに収集されるパフォーマンスデータの一貫性が保証される期間を示します。ライフタイムについては、マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の、Performance Management の機能について説明している章を参照してください。

### レコードサイズ

1 回の収集で各レコードに格納されるパフォーマンスデータの容量を示します。

### フィールド

各レコードのフィールドについて表で説明します。表の各項目について次に説明します。

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )

- PFM - View 名

PFM - Web Console で表示されるフィールド名 ( PFM - View 名 ) を示します。

- PFM - Manager 名

PFM - Manager で、SQL を使用して Store データベースに格納されているフィールドのデータを利用する場合、SQL 文で記述するフィールド名 ( PFM - Manager 名 ) を示します。

SQL 文では、先頭に各レコードのレコード ID を付加した形式で記述します。例えば、Config Detail ( PD\_CD ) レコードの Config Value ( CONFIG\_VALUE ) フィールドの場合、「PD\_CD\_CONFIG\_VALUE」と記述します。

#### 説明

各フィールドに格納されるパフォーマンスデータについて説明します。

表中の <sup>1</sup> と <sup>2</sup> は、次の内容を示します。

#### 注 1

このフィールドの値は、収集時に OS から返された最新の監視値です。

#### 注 2

このフィールドを履歴レポートで表示すると、「PFM - View 名 ( Total )」のフィールドが追加されます。

各フィールドのパフォーマンスデータの求め方には、次の種類があります。

- 今回収集したデータと前回のインターバルで収集したデータによって求められた平均や割合を求めるもの。
- 今回収集したデータだけで求められるもの ( OS 内部で累積された値を含む。表中の <sup>1</sup> が該当する )。
- ほかのフィールドのデータから求めるもの ( 各レコードのフィールドの表にある「データソース」参照 )。

特に断り書きがない場合、データの収集間隔によって求められる値となります。

履歴レポートで、PI レコードタイプのレコードを、レポート間隔に「分」以外を設定して要約した場合に表示される値には、次の種類があります。

- 要約した間隔の平均値を表示するもの。
- 最後に収集した値を表示するもの。
- 合計値を表示するもの。
- 最小値を表示するもの。
- 最大値を表示するもの。

特に断り書きがないフィールドの値は、要約した間隔の平均値が表示されます。



#### 要約

Agent Store がデータを要約するときの方法（要約ルール）を示します。要約ルールについては、この章の「要約ルール」を参照してください。

#### 形式

double 型など、各フィールドの値のデータ型を示します。データ型については、この章の「データ型一覧」を参照してください。

#### デルタ

累積値として収集するデータに対し、変化量でデータを表すことを「デルタ」と呼びます。デルタについては、この章の「フィールドの値」を参照してください。

#### データソース

該当するフィールドの値の計算方法または取得先を示します。フィールドの値については、この章の「フィールドの値」を参照してください。

## ODBC キーフィールド一覧

ODBC キーフィールドには、全レコード共通のものと同レコード固有のものがあります。ここで示すのは、全レコード共通の ODBC キーフィールドです。PFM - Manager で、SQL を使用して Store データベースに格納されているレコードのデータを利用する場合、ODBC キーフィールドが必要です。

全レコード共通の ODBC キーフィールド一覧を次の表に示します。各レコード固有の ODBC キーフィールドについては、各レコードの説明を参照してください。

表 5-2 全レコード共通の ODBC キーフィールド一覧

ODBC キーフィールド	ODBC フォーマット	データ	説明
レコード ID_DATE	SQL_INTEGER	内部	レコードが生成された日付を表すレコードのキー。
レコード ID_DATETIME	SQL_INTEGER	内部	レコード ID_DATE フィールドとレコード ID_TIME フィールドの組み合わせ。
レコード ID_DEVICEID	SQL_VARCHAR	内部	インスタンス名 [ ホスト名 ]。
レコード ID_DRAWER_TYPE	SQL_VARCHAR	内部	区分。有効な値を次に示す。 m : 分 H : 時 D : 日 W : 週 M : 月 Y : 年
レコード ID_PROD_INST	SQL_VARCHAR	内部	PFM - Agent のインスタンス名。
レコード ID_PRODID	SQL_VARCHAR	内部	PFM - Agent のプロダクト ID。
レコード ID_RECORD_TYPE	SQL_VARCHAR	内部	レコードタイプを表す識別子 ( 4 バイト )
レコード ID_TIME	SQL_INTEGER	内部	レコードが生成された時刻 ( グリニッジ標準時 )

## 要約ルール

PI レコードタイプのレコードでは、Collection Interval に設定された間隔で収集されるデータと、あらかじめ定義されたルールに基づき一定の期間（分、時、日、週、月、または年単位）ごとに要約されたデータが、Store データベースに格納されます。要約の種類はフィールドごとに定義されています。この定義を「要約ルール」と呼びます。

要約ルールによっては、要約期間中の中間データを保持する必要があるものがあります。この場合、中間データを保持するためのフィールドが Store データベース内のレコードに追加されます。このフィールドを「追加フィールド」と呼びます。追加フィールドの一部は、PFM - Web Console でレコードのフィールドとして表示されます。PFM - Web Console に表示される追加フィールドは、履歴レポートに表示するフィールドとして使用できます。

なお、要約によって追加される「追加フィールド」と区別するために、ここでは、この章の各レコードの説明に記載されているフィールドを「固有フィールド」と呼びます。

追加フィールドのフィールド名は次のようになります。

- Store データベースに格納される追加フィールド名  
固有フィールドの PFM - Manager 名にサフィックスが付加されたフィールド名になります。
- PFM - Web Console で表示される追加フィールド名  
固有フィールドの PFM - View 名にサフィックスが付加されたフィールド名になります。

PFM - Manager 名に付加されるサフィックスと、それに対応する PFM - View 名に付加されるサフィックス、およびフィールドに格納されるデータを次の表に示します。

表 5-3 追加フィールドのサフィックス一覧

PFM - Manager 名に付加されるサフィックス	PFM - View 名に付加されるサフィックス	格納データ
_TOTAL	(Total)	要約期間内のレコードのフィールド値の総和
_TOTAL_SEC	(Total)	要約期間内のレコードのフィールドの値の総和（utime 型の場合）
_COUNT	-	要約期間内の収集レコード数
_HI	(Max)	要約期間内のレコードのフィールド値の最大値
_LO	(Min)	要約期間内のレコードのフィールド値の最小値
_OV	(OV)	要約期間内のフィールド値の総和のオーバーフロー回数 次に計算式を示します（小数点以下切り捨て） (フィールドデータの総和) / (固有フィールドの最大値+1)

（凡例）

- : 追加フィールドがないことを示します。

要約ルールの一覧を次の表に示します。

表 5-4 要約ルール一覧

要約ルール名	要約ルール
COPY	要約期間内の最新レコードのフィールド値がそのまま格納される。

5. レコード  
要約ルール

要約 ルール名	要約ルール
AVG	<p>要約期間内のフィールド値の平均値が格納される。 次に計算式を示す。 (フィールド値の総和) / (収集レコード数)</p> <p>追加フィールド (Store データベース)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• _TOTAL</li> <li>• _TOTAL_SEC ( utime 型の場合 )</li> <li>• _COUNT</li> </ul> <p>追加フィールド ( PFM - Web Console ) <sup>1</sup> <sup>2</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (Total)</li> </ul>
ADD	要約期間内のフィールド値の総和が格納される。
ADDBI	<p>要約期間内のフィールド値の総和の下位 Byte が格納される。ADD ルールと比べ、最大値が拡張 ( 256 倍 ) されている。 (フィールド値の総和) % (固有フィールドの最大値)</p> <p>( % は剰余 )</p> <p>追加フィールド ( Store データベース )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• _OV</li> </ul> <p>追加フィールド ( PFM - Web Console )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (OV)</li> </ul>
HI	要約期間内のフィールド値の最大値が格納される。
LO	要約期間内のフィールド値の最小値が格納される。
-	要約されないことを示す。

注 1

PFM - Manager 名に「\_AVG」が含まれる utime 型のフィールドは、PFM - Web Console に追加される「(Total)」フィールドを履歴レポートで利用できません。

注 2

PFM - Manager 名に次の文字列が含まれるフィールドは、PFM - Web Console に追加される (Total) フィールドを履歴レポートで利用できません。

「\_PER\_」, 「PCT」, 「PERCENT」, 「\_AVG」, 「\_RATE\_TOTAL」

## データ型一覧

各フィールドの値のデータ型と、対応する C および C++ のデータ型の一覧を次の表に示します。この表で示す「データ型」の「フィールド」の値は、各レコードのフィールドの表にある「形式」の列に示されています。

表 5-5 データ型一覧

データ型		サイズ	説明
フィールド	C および C++	(バイト)	
char(n)	char()	() 内の数	n バイトの長さを持つ文字データ。
double	double	8	数値 (1.7E ± 308 (15 桁))
long	long	4	数値 (-2,147,483,648 ~ 2,147,483,647)
string(n)	char[]	() 内の数	n バイトの長さを持つ文字列 (シフト JIS 以外の文字は格納できない)。 最後の文字は、「null」。
time_t	unsigned long	4	数値 (0 ~ 4,294,967,295)
timeval	構造体	8	数値 (最初の 4 バイトは秒、次の 4 バイトはマイクロ秒を表す)。
ulong	unsigned long	4	数値 (0 ~ 4,294,967,295)
utime	構造体	8	数値 (最初の 4 バイトは秒、次の 4 バイトはマイクロ秒を表す)。
word	unsigned short	2	数値 (0 ~ 65,535)
(該当なし)	unsigned char	1	数値 (0 ~ 255)

## フィールドの値

ここでは、各フィールドに格納される値について説明します。

### データソース

各フィールドには、Performance Management や監視対象プログラムから取得した値や、これらの値をある計算式に基づいて計算した値が格納されます。各フィールドの値の取得先または計算方法は、フィールドの表の「データソース」列で示します。

PFM - Agent for Microsoft SQL Server の「データソース」列の文字列は、Microsoft SQL Server から取得したパフォーマンスデータを加工してフィールドの値を設定している場合、そのフィールドに設定される値の計算方法を示します。それ以外は、Microsoft SQL Server のシステムテーブル名、またはデータ取得に使用する Transact-SQL コマンドバッチを示します。

なお、データソースに示す文字が大文字の場合、DBCC で始まる場合は Microsoft SQL Server の DBCC ステートメントを、その他の場合は、同レコード内のフィールドの PFM - Manager 名を示します。

### デルタ

変化量でデータを表すことを「デルタ」と呼びます。例えば、1 回目に収集されたパフォーマンスデータが「3」、2 回目に収集されたパフォーマンスデータが「4」とすると、変化量として「1」が格納されます。各フィールドの値がデルタ値かどうかは、フィールドの表の「デルタ」列で示します。

PFM - Agent for Microsoft SQL Server で収集されるパフォーマンスデータは、次の表のように異なります。

表 5-6 PFM - Agent for Microsoft SQL Server で収集されるパフォーマンスデータ

レコードタイプ	デルタ	データ種別	[デルタ値で表示]のチェック	レコードの値
PI レコードタイプ	Yes	リアルタイムデータ	あり	変化量が表示される。
			なし	収集時点の値が表示される。
		・履歴データ ・アラームの監視データ	-	変化量が表示される。
	No	リアルタイムデータ	あり	収集時点の値が表示される。
			なし	収集時点の値が表示される。
		・履歴データ ・アラームの監視データ	-	収集時点の値が表示される。
PD レコードタイプ	Yes	リアルタイムデータ	あり	変化量が表示される。
			なし	累積値が表示される。
		・履歴データ ・アラームの監視データ	-	累積値が表示される。
	No	リアルタイムデータ	あり	収集時点の値が表示される。
			なし	収集時点の値が表示される。
		・履歴データ ・アラームの監視データ	-	収集時点の値が表示される。

(凡例)

- : 該当しない

注

次に示す PFM - Web Console のダイアログボックスの項目でチェックされていることを示します。

- レポートウィザードの [ 編集 > 表示設定 (リアルタイムレポート) ] 画面の [ デルタ値で表示 ]
- レポートウィンドウの [ Properties ] タブの [ 表示設定 (リアルタイムレポート) ] の [ デルタ値で表示 ]

パフォーマンスデータが収集される際の注意事項を次に示します。

- 次の場合、最初にデータが収集されたときから値が表示されます。
    - PI レコードタイプのレコードのリアルタイムレポートの設定で、[ デルタ値で表示 ] がチェックされていない場合
    - PD レコードタイプのレコードのリアルタイムレポートの設定で、[ デルタ値で表示 ] がチェックされている場合
- ただし、前回のデータを必要とするレポートの場合、初回の値は 0 で表示されます。2 回目以降のデータ収集は、収集データの変化量が表示されます。

## 5. レコード

Store データベースに記録されるときだけ追加されるフィールド

# Store データベースに記録されるときだけ追加されるフィールド

Store データベースに記録されるときだけ追加されるフィールドを次の表に示します。

表 5-7 Store データベースに記録されるときだけ追加されるフィールド

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	形式	デルタ	データソース
Agent Host ( DEVICEID )	PFM - Agent が動作しているホスト名。	string(256)	No	-
Agent Instance ( PROD_INST )	PFM - Agent のインスタンス名。	string(256)	No	-
Agent Type ( PRODID )	PFM - Agent のプロダクト ID。1 バイトの識別子で表される。	char	No	-
Date ( DATE )	レコードが作成された日。グリニッジ標準時。 <sup>1</sup> <sub>3</sub>	char(3)	No	-
Date and Time ( DATETIME )	Date ( DATE ) フィールドと Time ( TIME ) フィールドの組み合わせ。 <sup>3</sup>	char(6)	No	-
Drawer Type ( DRAWER_TYPE )	PI レコードタイプのレコードの場合、データが要約される区分。PFM - Web Console のレポートで表示する場合と ODBC ドライバを使用して表示する場合とで、区分の表示が異なる。 <sup>2</sup>	char	No	-
GMT Offset ( GMT_ADJUST )	グリニッジ標準時とローカル時間の差。秒単位。	long	No	-
Time ( TIME )	レコードが作成された時刻。グリニッジ標準時。 <sub>1 3</sub>	char(3)	No	-

( 凡例 )

- : Microsoft SQL Server から取得したパフォーマンスデータを加工してフィールドの値を設定していないことを意味する

注 1

PI レコードタイプのレコードでは、データが要約されるため、要約される際の基準となる時刻が設定されます。レコード区分ごとの設定値を次の表に示します。

表 5-8 レコード区分ごとの設定値

区分	レコード区分ごとの設定値
分	レコードが作成された時刻の 0 秒
時	レコードが作成された時刻の 0 分 0 秒
日	レコードが作成された日の 0 時 0 分 0 秒
週	レコードが作成された週の月曜日の 0 時 0 分 0 秒
月	レコードが作成された月の 1 日の 0 時 0 分 0 秒
年	レコードが作成された年の 1 月 1 日の 0 時 0 分 0 秒

注 2

PFM - Web Console のレポートで表示する場合と ODBC ドライバを使用して表示する場合の違いを



次の表に示します。

表 5-9 表示方法によるデータ要約区分の違い

区分	PFM - Web Console	ODBC ドライバ
分	Minute	m
時	Hour	H
日	Day	D
週	Week	W
月	Month	M
年	Year	Y

注 3

レポートや ODBC ドライバによるデータ表示を行った場合、Date フィールドは YYYYMMDD 形式で、Date and Time フィールドは YYYYMMDD hh:mm:ss 形式で、Time フィールドは hh:mm:ss 形式で表示されます。

## Store データベースに格納されているデータをエクスポートすると出力されるフィールド

---

jpctool db dump (jpcctrl dump) コマンドで、Store データベースに格納されているデータをエクスポートすると、次に示すフィールドが出力されます。これらのフィールドも Store データベースに格納されるときに、追加されるフィールドですが、PFM - Web Console では表示されないため、レポートに表示するフィールドとして使用できません。これらのフィールドは、PFM - Agent for Microsoft SQL Server が内部で使用するフィールドであるため、運用で使用しないでください。

- レコード ID\_DATE\_F
- レコード ID\_DEVICEID\_F
- レコード ID\_DRAWER\_TYPE\_F
- レコード ID\_DRAWER\_COUNT
- レコード ID\_DRAWER\_COUNT\_F
- レコード ID\_INST\_SEQ
- レコード ID\_PRODID\_F
- レコード ID\_PROD\_INST\_F
- レコード ID\_RECORD\_TYPE
- レコード ID\_RECORD\_TYPE\_F
- レコード ID\_SEVERITY
- レコード ID\_SEVERITY\_F
- レコード ID\_TIME\_F
- レコード ID\_UOWID
- レコード ID\_UOWID\_F
- レコード ID\_UOW\_INST
- レコード ID\_UOW\_INST\_F
- レコード ID\_PFM - Manager 名\_COUNT
- レコード ID\_PFM - Manager 名\_SEC
- レコード ID\_PFM - Manager 名\_MSEC
- レコード ID\_PFM - Manager 名\_OV

## レコードの注意事項

---

レコードを収集する場合の注意事項を次に示します。

### データを取得できない場合のレコード生成結果

フィールドに格納するデータを取得できない場合のレコード生成結果について説明します。

レコードが生成されない

次の場合、レコードは生成されません。

- ODBC キーフィールドとして定義されたフィールドに格納するパフォーマンスデータを PFM - Agent for Microsoft SQL Server が収集できない場合
- Microsoft SQL Server の性能値を表すフィールドに格納するパフォーマンスデータを PFM - Agent for Microsoft SQL Server が収集できない場合
- 監視対象の Microsoft SQL Server に、ミラーデータベースが存在する場合（PFM - Agent for Microsoft SQL Server は、ミラーデータベースからパフォーマンスデータを収集してレコードを生成することができないため）

空のフィールドを持つレコードが生成される

次の場合、空のフィールドを持つレコードが生成されます。

- 文字型のデータの収集に PFM - Agent for Microsoft SQL Server が失敗した場合
- 空の文字型のデータを PFM - Agent for Microsoft SQL Server が収集した場合

値が「-1」のフィールドを持つレコードが生成される

数値型の構成データの収集に PFM - Agent for Microsoft SQL Server が失敗した場合は、値が「-1」のフィールドを持つレコードが生成されます。

値が「Unknown」のフィールドを持つレコードが生成される

次の場合、値が「Unknown」のフィールドを持つレコードが生成されます。

- データモデルに定義域を持つフィールドに対して、PFM - Agent for Microsoft SQL Server が収集したデータが定義域に含まれない場合
- データモデルに定義域を持つフィールドに対して、PFM - Agent for Microsoft SQL Server がデータを収集できない場合

### 監視対象の Microsoft SQL Server がオフライン状態になる場合について

監視対象の Microsoft SQL Server が Microsoft SQL Server 2005 SP 未適用の場合、監視対象の Microsoft SQL Server を構成するデータベースのうち、データベースを 1 つでもオフラインの状態にすると、次に示すレコードのデータベースの情報が収集できなくなります。次に示すレコードの情報を収集する場合、オフラインにしたデータベースをオンラインに変更してください。

- PD\_DD レコード
- PD\_DS レコード
- PD\_RD レコード
- PD\_RS レコード
- PD\_SS レコード
- PI\_DI レコード
- PI\_RPDB レコード
- PI\_SI レコード

注

## 5. レコード

### レコードの注意事項

監視対象の Microsoft SQL Server が Microsoft SQL Server 2005 SP1 以降の場合、オフラインのデータベース以外の情報だけ収集できます。

### 監視対象の Microsoft SQL Server とのセッションが切断されていた場合のレコード収集結果について

監視対象の Microsoft SQL Server とのセッションが切断されていた場合、レコード収集に失敗する場合があります。次回収集時にセッションの再確立を実施し、レコード収集を実施します。

## レコード一覧

ここでは、PFM - Agent for Microsoft SQL Server で収集できるレコードの一覧を記載します。

PFM - Agent for Microsoft SQL Server で収集できるレコードおよびそのレコードに格納される情報を、レコード名順で次の表に示します。

表 5-10 PFM - Agent for Microsoft SQL Server のレコード一覧（レコード名順）

レコード名	レコード ID	格納される情報
Config Detail	PD_CD	Microsoft SQL Server の環境設定オプションに関する情報。
Database Detail	PD_DD	特定のデータベースに関するロック数やプロセス数などのデータベース情報（スナップショット）。
Database Interval	PI_DI	特定のデータベースに関する状態などのインターバル情報。
Database Replication Detail	PD_RD	特定のデータベースのレプリケーション情報。
Database Space Detail	PD_DS	特定のデータベースが使用するディスクスペースの大きさに関する情報。
Errorlog Error Detail	PD_EE	Microsoft SQL Server で発生したエラーに関する詳細情報。
Errorlog Summary Detail	PD_ES	Microsoft SQL Server で発生したエラーの概要。
Global Server Summary	PI	Microsoft SQL Server の入出力やネットワークなどに関する情報。
Global Server Summary 2	PI_PI2	Microsoft SQL Server の入出力やネットワークなどに関する詳細情報。
Instance Availability	PD_IA	Microsoft SQL Server のインスタンスの有効性についての情報。
Job History Detail	PD_JH	Microsoft SQL Server のスケジュールに組み込まれているジョブの履歴情報。
Licensing Detail	PD_LIC	Microsoft SQL Server の最大接続数などのライセンス情報。
Lock Detail	PD_LD	データベースのロックに関する詳細情報。
Procedure Cache Detail	PD_PCAC	プロシージャキャッシュに関する情報。
Process Detail	PD_PDET	特定のデータベースプロセスに関するロックや入出力などの詳細情報。
Replication Published Database Overview	PI_RPDB	データベースの配布トランザクションなどに関するレプリケーション情報。
Replication Summary Detail	PD_RS	Microsoft SQL Server で生成されるデータベースレプリケーションの概要。
Server Detail	PD	Microsoft SQL Server に関する入出力やロックなどの詳細情報。
Server Locks Detail	PD_LOCK	Microsoft SQL Server のロックに関する情報。
Server Overview	PI_SERV	Microsoft SQL Server に関するキャッシュ・ヒット率や入出力などの全体的な情報。
Server Overview 2	PI_SRV2	Microsoft SQL Server に関するキャッシュ・ヒット率や入出力などの全体的な詳細情報。
Server Space Detail	PD_SS	Microsoft SQL Server が使用するディスクスペースの大きさに関する情報。
Server Space Interval	PI_SI	Microsoft SQL Server が使用するディスクスペースの大きさに関するインターバル情報。

5. レコード  
レコード一覧

レコード名	レコード ID	格納される情報
SQL Text	PD_SQL	プロセスによって最後に発行されたクエリについての実行情報。
Transaction Log Overview	PI_TLOG	トランザクションログスペースに関する情報。
User-Defined Counter Overview	PI_UCTR	ユーザーが定義した各カウンターに関する情報。
User Process Detail	PD_USER	各ログインユーザーに関する情報。
Errorlog Summary Interval	PI_ESI	予約レコードのため使用できません。
Generic Data Detail	PD_GEND	
Generic Data Interval	PI_GENI	
Restore History Detail	PD_RH	
SQL Text - Performance-Based	PD_PDES	

## Config Detail ( PD\_CD )

### 機能

Config Detail ( PD\_CD ) レコードは、Microsoft SQL Server の環境設定オプションに関する情報を示します。環境設定オプションごとに、1 件のレコードが作成されます。このレコードは複数インスタンスレコードです。

### デフォルト値および変更できる値

項目	デフォルト値	変更可否
Collection Interval	60	
Collection Offset	0	
Log	No	
LOGIF	空白	

### ODBC キーフィールド

PD\_CD\_NAME

### ライフタイム

Microsoft SQL Server インスタンスの作成から削除まで。

### レコードサイズ

固定部：681 バイト

可変部：157 バイト

### フィールド

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
Config Value ( CONFIG_VALUE )	環境設定オプションの値。	-	long	No	sp_configure.config_value
Current Run Value ( RUN_VALUE )	環境設定オプションの値 ( データ収集時の実行値 )	-	long	No	sp_configure.run_value
Max Value ( MAXIMUM )	環境設定オプションの最大値。	-	long	No	sp_configure.maximum
Min Value ( MINIMUM )	環境設定オプションの最小値。	-	long	No	sp_configure.minimum
Name ( NAME )	環境設定オプションの名前。	-	string(141)	No	sp_configure.name
Record Time ( RECORD_TIME )	インターバル終了日時。グリニッジ標準時形式。	-	time_t	No	Agent Collector
Record Type ( INPUT_RECORD_TYPE )	レコード種別。常に「CD」。	-	char(8)	No	Agent Collector
Start Time ( START_TIME )	インターバル開始日時。グリニッジ標準時形式。	-	time_t	No	Agent Collector

## Database Detail ( PD\_DD )

### 機能

Database Detail ( PD\_DD ) レコードは、特定のデータベースに関するロック数やプロセス数などのデータベース情報 ( スナップショット ) を示します。データベースごとに、1 件のレコードが作成されます。このレコードは、複数インスタンスレコードです。

### デフォルト値および変更できる値

項目	デフォルト値	変更可否
Collection Interval	60	
Collection Offset	0	
Log	No	
LOGIF	空白	

### ODBC キーフィールド

- PD\_DD\_DB\_NAME
- PD\_DD\_DBID

### ライフタイム

データベースの作成から削除まで。

### レコードサイズ

固定部 : 681 バイト

可変部 : 1,362 バイト

### フィールド

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
Availability ( AVAILABILITY )	データベースの状態。有効な値は次のとおり。 Active 使用できる状態。プロセスは実行中。 Available 使用できる状態。プロセスは実行されていない。 NOT Available ローディング中にクラッシュまたは問題が発生した可能性があり、現在の状態ではオープン・使用できない状態。 Restricted データベース所有者または 1 ユーザーだけが使用できる状態。	-	string(16)	No	master.sysdatabases.status
Blocked Processes ( BLOCKED )	ブロックされたプロセスの数。	-	word	No	master.sysprocesses.blocked が 0 でないプロセスの合計数



PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
Blocking Locks ( BLOCKING )	ブロックしているロックの数。	-	ulong	No	master..syslockinfo.req_status の値が 3 ( 待機 ) であるロックの合計数
Create Date ( CREATE_DATE )	データベース作成日時。	-	time_t	No	master..sysdatabases.cdate
DB Name ( DB_NAME )	データベース名。	-	string(257)	No	master..sysdatabases.name
DB Owner ( DBO )	データベース所有者。	-	string(513)	No	master..sysdatabases.sid = master..syslogins.sid となるユーザー名
DBID ( DBID )	データベース ID。	-	word	No	master..sysdatabases.dbid
Demand Locks ( DEMAND )	要求ロックの数。	-	ulong	No	master..syslockinfo
Exclusive Intent Locks ( EXCLUSIVE_INTENT )	排他インテントロックの数。	-	ulong	No	master..syslockinfo
Exclusive Page Locks ( EXCLUSIVE_PAGE )	排他ページロックの数。	-	ulong	No	master..syslockinfo
Exclusive Table Locks ( EXCLUSIVE_TABLE )	排他テーブルロックの数。	-	ulong	No	master..syslockinfo
Last Dump Date ( LAST_DUMP )	トランザクションログの最終ダンプ取得日時。	-	time_t	No	msdb.dbo.backupset
Locks ( LOCKS )	ロックの合計数。	-	ulong	No	master..syslockinfo
Options ( OPTIONS )	現在指定されているデータベースオプション。コンマ区切りで表示。	-	string(512)	No	master..sysdatabases.status, master..sysdatabases.status2
Other Processes ( OTHER )	その他の種別のプロセスの数。	-	word	No	master..sysprocesses.status
Process Count ( PROCESSES )	プロセスの合計数。	-	word	No	master..sysprocesses
Record Time ( RECORD_TIME )	インターバル終了日時。グリニッジ標準時形式。	-	time_t	No	Agent Collector
Record Type ( INPUT_RECORD_TYPE )	レコード種別。常に「DD」。	-	char(8)	No	Agent Collector
Runnable Processes ( RUNNABLE )	実行可能なプロセスの数。	-	word	No	master..sysprocesses.status
Running Processes ( RUNNING )	実行中のプロセスの数。	-	word	No	master..sysprocesses.status

## 5. レコード

### Database Detail ( PD\_DD )

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
Shared Intent Locks ( SHARED_INTENT )	共有インテントロックの数。	-	ulong	No	master.syslockinfo.rsc_type, master.syslockinfo.req_mode
Shared Page Locks ( SHARED_PAGE )	共有ページロックの数。	-	ulong	No	master.syslockinfo.rsc_type, master.syslockinfo.req_mode
Shared Table Locks ( SHARED_TABLE )	共有テーブルロックの数。	-	ulong	No	master.syslockinfo.rsc_type, master.syslockinfo.req_mode
Sleeping Processes ( SLEEPING )	スリープ中のプロセスの数。	-	word	No	master.sysprocesses.status
Start Time ( START_TIME )	インターバル開始日時。グリニッジ標準時形式。	-	time_t	No	Agent Collector
Update Page Locks ( UPDATE_PAGE )	アップデートページロックの数。	-	ulong	No	master.syslockinfo.rsc_type, master.syslockinfo.req_mode
Version ( VERSION )	データベースの作成に使用した Microsoft SQL Server のバージョン。	-	word	No	master.sysdatabases.version

## Database Interval (PI\_DI)

### 機能

Database Interval (PI\_DI) レコードは、特定のデータベースに関する状態などのインターバル情報を示します。データベースごとに、1 件のレコードが作成されます。このレコードは、複数インスタンスレコードです。

### デフォルト値および変更できる値

項目	デフォルト値	変更可否
Collection Interval	60	
Collection Offset	0	
Log	No	
LOGIF	空白	

### ODBC キーフィールド

- PI\_DI\_DB\_NAME
- PI\_DI\_DBID

### ライフタイム

データベースの作成から削除まで。

### レコードサイズ

固定部：681 バイト

可変部：1,376 バイト

### フィールド

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
Availability ( AVAILABILITY )	データベースの状態。有効な値は次のとおり。 <sup>1</sup> Active 使用できる状態。プロセスは実行中。 Available 使用できる状態。プロセスは実行されていない。 NOT Available ローディング中にクラッシュまたは問題が発生した可能性があり、現在の状態ではオープン・使用できない状態。 Restricted データベース所有者または 1 ユーザーだけが使用できる状態。	COPY	string(16)	No	master..sysdatabases. status
DB Name ( DB_NAME )	データベース名。 <sup>1</sup>	COPY	string(257)	No	master..sysdatabases. name

## 5. レコード

### Database Interval (PI\_DI)

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
DB Owner ( DBO )	データベース所有者。 <sup>1</sup>	COPY	string(513)	No	master.sysdatabases. sid = master.syslogins.sid となるユーザーのログ イン ID
DBID ( DBID )	データベース ID。 <sup>1</sup>	COPY	word	No	master.sysdatabases. dbid
Data Growth % ( DATA_GROWTH )	インターバルでのデータス ペース増加率。 <sup>2</sup>	AVG	double	No	sys.partitions, sys.allocation_units, sys.internal_tables
Index Growth % ( IDX_GROWTH )	インターバルでのインデック ススペース増加率。 <sup>2</sup>	AVG	double	No	sys.partitions, sys.allocation_units, sys.internal_tables
Log Growth % ( LOG_GROWTH )	インターバルでのログスパー ス増加率。 <sup>2</sup>	AVG	double	No	DBCC SQLPERF(LOGSPAC E)
Options ( OPTIONS )	現在指定されているデータ ベースオプション。コンマ区 切りで表示。 <sup>1</sup>	COPY	string(512)	No	master.sysdatabases. status, master.sysdatabases. status2
Record Time ( RECORD_TIME )	インターバル終了日時。グリ ニッジ標準時形式。 <sup>1</sup>	COPY	time_t	No	Agent Collector
Record Type ( INPUT_RECORD _TYPE )	レコード種別。常に「DI」。 <sup>1</sup>	COPY	char(8)	No	Agent Collector
Start Time ( START_TIME )	インターバル開始日時。グリ ニッジ標準時形式。 <sup>1</sup>	COPY	time_t	No	Agent Collector
Tran Log Dumps ( DUMPED_TRAN )	該当するインターバルでトラ ンザクションログのダンプが 取得された回数。 <sup>2</sup>	AVG	long	Yes	msdb.dbo.backupset

## Database Replication Detail ( PD\_RD )

### 機能

Database Replication Detail ( PD\_RD ) レコードは、特定のデータベースのレプリケーション情報を示します。データベースのレプリケーションごとに、1 件のレコードが作成されます。このレコードは、複数インスタンスレコードです。

このレコードは、次に示す表のとおり、データベースの種類によって取得できるフィールドが異なります。

フィールド	データベースの種類		
	パブリッシャ	ディストリビュータ	サブスクライバ その他
Articles		×	×
Publications		×	×
Subscriptions		×	×
上記以外			

### ( 凡例 )

：取得できる

×：取得できない

取得できない場合、値は「0」になります。

### デフォルト値および変更できる値

項目	デフォルト値	変更可否
Collection Interval	60	
Collection Offset	0	
Log	No	
LOGIF	空白	

### ODBC キーフィールド

PD\_RD\_DBID

### ライフタイム

データベースの作成から削除まで。

### レコードサイズ

固定部：681 バイト

可変部：271 バイト

## 5. レコード

### Database Replication Detail ( PD\_RD )

#### フィールド

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
Articles ( ARTICLES )	データベースでパブリッシュされたアートの数。	-	ulong	No	各パブリケーションデータベースの sysarticles テーブル
DB Name ( DB_NAME )	データベース名。	-	string(257)	No	master.sysdatabases.name
DBID ( DBID )	データベース ID。	-	word	No	master.sysdatabases.dbid
Publications ( PUBLICATIONS )	パブリッシングサーバがポストしたパブリケーションの数。	-	ulong	No	各パブリケーションデータベースの syspublications テーブル
Record Time ( RECORD_TIME )	インターバル終了日時。グリニッジ標準時形式。	-	time_t	No	Agent Collector
Record Type ( INPUT_RECORD_TYPE )	レコード種別。常に「RD」。	-	char(8)	No	Agent Collector
Start Time ( START_TIME )	インターバル開始日時。グリニッジ標準時形式。	-	time_t	No	Agent Collector
Subscriptions ( SUBSCRIPTIONS )	データベースへのサブスクリプションの数。	-	ulong	No	各パブリケーションデータベースの syssubscriptions テーブル

## Database Space Detail ( PD\_DS )

### 機能

Database Space Detail ( PD\_DS ) レコードは、特定のデータベースが使用するディスクスペースの大きさに関する情報を示します。データベースごとに、1 件のレコードが作成されます。このレコードは、複数インスタンスレコードです。

### デフォルト値および変更できる値

項目	デフォルト値	変更可否
Collection Interval	60	
Collection Offset	0	
Log	No	
LOGIF	空白	

### ODBC キーフィールド

- PD\_DS\_DB\_NAME
- PD\_DS\_DBID

### ライフタイム

データベースの作成から削除まで。

### レコードサイズ

固定部：681 バイト

可変部：331 バイト

### フィールド

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
DB Name ( DB_NAME )	データベース名。	-	string(257)	No	master..sysdatabases. name
DB Size ( SIZE )	データベースのサイズ。メガ バイト単位。	-	double	No	dbo.sysfiles
DBID ( DBID )	データベース ID。	-	word	No	master..sysdatabases. dbid
Data Mbytes ( DATA )	使用中データスペースの大き さ。メガバイト単位。	-	double	No	sys.partitions, sys.allocation_units, sys.internal_tables
Free % ( PERC_FREE )	データファイルとトランザク ションログファイルを合わせ たデータベース全体のサイズ に対する未割り当てスペース の割合。	-	double	No	dbo.sysfiles, sys.partitions, sys.allocation_units, sys.internal_tables
Free Mbytes ( FREE_SPACE )	データファイルとトランザク ションログファイルを合わせ たデータベース全体のサイズ に対する未割り当てスペース の大きさ。メガバイト単位。	-	double	No	dbo.sysfiles, sys.partitions, sys.allocation_units, sys.internal_tables

## 5. レコード

### Database Space Detail ( PD\_DS )

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
Index Mbytes ( IDX )	使用中インデックススペースの大きさ。メガバイト単位。	-	double	No	sys.partitions, sys.allocation_units, sys.internal_tables
Log Mbytes ( LOG )	使用中ログスペースの大きさ。メガバイト単位。	-	double	No	DBCC SQLPERF(LOGSPACE)
Record Time ( RECORD_TIME )	インターバル終了日時。グリニッジ標準時形式。	-	time_t	No	Agent Collector
Record Type ( INPUT_RECORD_TYPE )	レコード種別。常に「DS」。	-	char(8)	No	Agent Collector
Rsvd Mbytes ( RESERVED )	割り当て済みスペースの大きさ。メガバイト単位。	-	double	No	sys.partitions, sys.allocation_units, sys.internal_tables
Start Time ( START_TIME )	インターバル開始日時。グリニッジ標準時形式。	-	time_t	No	Agent Collector
Unused % ( PERC_USED )	割り当て済みスペースに対する割り当て済み未使用スペースの割合。	-	double	No	sys.partitions, sys.allocation_units, sys.internal_tables
Unused Mbytes ( UNUSED )	割り当て済み未使用スペースの大きさ。メガバイト単位。	-	double	No	sys.partitions, sys.allocation_units, sys.internal_tables



## Errorlog Error Detail ( PD\_EE )

### 機能

Errorlog Error Detail ( PD\_EE ) レコードは、Microsoft SQL Server で発生したエラーに関する詳細情報を示します。エラーログに記録されたエラーごとに、1 件のレコードが作成されます。このレコードは、複数インスタンスレコードです。

### デフォルト値および変更できる値

項目	デフォルト値	変更可否
Collection Interval	300	
Collection Offset	0	
Log	No	
LOGIF	空白	

### ODBC キーフィールド

- PD\_EE\_COUNT
- PD\_EE\_ERROR
- PD\_EE\_ERROR\_TIME
- PD\_EE\_ERROR\_TIME\_MSEC
- PD\_EE\_ERROR\_SEVERITY

### ライフタイム

エラーログファイルの作成から削除まで。

### レコードサイズ

固定部：681 バイト

可変部：348 バイト

### フィールド

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
Count ( COUNT )	同一時刻に発生したエラーに対して PFM - Agent for Microsoft SQL Server が付与する通し番号。	-	word	No	Microsoft SQL Server エラーログ
Error # ( ERROR )	エラー番号。	-	long	No	Microsoft SQL Server エラーログ
Error Time ( ERROR_TIME )	エラー発生日時。	-	time_t	No	Microsoft SQL Server エラーログ
Error Time Msec ( ERROR_TIME_MSEC )	エラー発生日時のミリ秒部分。	-	word	No	Microsoft SQL Server エラーログ
Message ( MESSAGE )	エラーメッセージ文字列。 300 バイト以上の文字列は切り捨て。	-	string(300)	No	Microsoft SQL Server エラーログ

## 5. レコード

Errorlog Error Detail ( PD\_EE )

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
Process ( PROCESS )	エラー発生個所 ( プロセス名 )	-	string(32)	No	Microsoft SQL Server エラーログ
Record Time ( RECORD_TIME )	インターバル終了日時。グリニッジ標準時形式。	-	time_t	No	Agent Collector
Record Type ( INPUT_RECORD_TYPE )	レコード種別。常に「EE」。	-	char(8)	No	Agent Collector
Severity ( ERROR_SEVERITY )	エラーメッセージの重大度レベル。	-	word	No	Microsoft SQL Server エラーログ
Start Time ( START_TIME )	インターバル開始日時。グリニッジ標準時形式。	-	time_t	No	Agent Collector
State ( STATE )	エラーメッセージの状態コード。	-	word	No	Microsoft SQL Server エラーログ

## Errorlog Summary Detail ( PD\_ES )

### 機能

Errorlog Summary Detail ( PD\_ES ) レコードは、Microsoft SQL Server で発生したエラーの概要を示します。レコードは 1 件だけ作成されます。

### デフォルト値および変更できる値

項目	デフォルト値	変更可否
Collection Interval	300	
Collection Offset	0	
Log	No	
LOGIF	空白	

### ODBC キーフィールド

なし

### ライフタイム

エラーログファイルの作成から削除まで。

### レコードサイズ

固定部：701 バイト

可変部：0 バイト

### フィールド

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
Errorlog Errors ( ERRORLOG_ERRORS )	エラーログに記録されたエラーの合計数。	-	ulong	No	Microsoft SQL Server エラーログ
Fatal Errors ( FATAL_ERRORS )	エラーログに記録された重大なエラーの合計数。	-	ulong	No	Microsoft SQL Server エラーログ
Internal Errors ( INTERNAL_ERRORS )	エラーログに記録された内部エラーの合計数。	-	ulong	No	Microsoft SQL Server エラーログ
Last Error Time ( LAST_ERROR )	最後のエラーの発生日時。	-	time_t	No	Microsoft SQL Server エラーログ
Record Time ( RECORD_TIME )	インターバル終了日時。グリニッジ標準時形式。	-	time_t	No	Agent Collector
Record Type ( INPUT_RECORD_TYPE )	レコード種別。常に「ES」。	-	char(8)	No	Agent Collector
Resource Errors ( RESOURCE_ERRORS )	エラーログに記録されたリソースエラーの合計数。	-	ulong	No	Microsoft SQL Server エラーログ

## 5. レコード

### Errorlog Summary Detail ( PD\_ES )

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
Start Time ( START_TIME )	インターバル開始日時。グリ ニッジ標準時形式。	-	time_t	No	Agent Collector

## Global Server Summary (PI)

### 機能

Global Server Summary (PI) レコードは、Microsoft SQL Server の入出力やネットワークなどに関する情報を示します。レコードは 1 件だけ作成されます。

### デフォルト値および変更できる値

項目	デフォルト値	変更可否
Collection Interval	60	
Collection Offset	0	
Log	Yes	
LOGIF	空白	

### ODBC キーフィールド

なし

### ライフタイム

Microsoft SQL Server インスタンスの開始から停止まで。

### レコードサイズ

固定部：1,100 バイト

可変部：0 バイト

### フィールド

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
CPU % ( PERC_BUSY )	CPU ビジー時間の割合。 <sup>2</sup>	AVG	double	No	CPU_BUSY / ( CPU_BUSY + IDLE + IO_BUSY ) * 100
CPU Time ( CPU_TIME )	CPU ビジー時間。 <sup>2</sup>	AVG	utime	Yes	@@cpu_busy / 1000
CPU Timeticks ( CPU_BUSY )	CPU 使用時間。ティック単位。	ADDBI	ulong	Yes	@@cpu_busy * 1000 / @@timeticks
Cache Avg Scan ( CACHE_AVG_SCAN )	予約フィールドのため使用できません。	AVG	-	-	-
Conns ( CONNECTIONS )	クライアントの接続数。 <sup>2</sup>	AVG	ulong	No	@@connections
I/O % ( PERC_IO )	CPU が入出力に費やした時間の割合。 <sup>2</sup>	AVG	double	No	IO_BUSY / ( CPU_BUSY + IDLE + IO_BUSY ) * 100
I/O Time ( IO_TIME )	CPU が入出力に費やした時間。 <sup>2</sup>	AVG	utime	Yes	@@io_busy / 1000
I/O Timeticks ( IO_BUSY )	CPU の入出力時間。ティック単位。	ADDBI	ulong	Yes	@@io_busy * 1000 / @@timeticks

5. レコード

Global Server Summary (PI)

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
Idle % ( PERC_IDLE )	CPU アイドル時間の割合。 <sup>2</sup>	AVG	double	No	IDLE / (CPU_BUSY + IDLE + IO_BUSY) * 100
Idle Time ( IDLE_TIME )	CPU アイドル時間。 <sup>2</sup>	AVG	utime	Yes	@@idle / 1000
Idle Timeticks ( IDLE )	CPU アイドル時間。ティック単位。	ADDBI	ulong	Yes	@@idle * 1000 / @@timeticks
Lazy Writes/sec ( LAZY_WRITES_SEC )	Lazy Writer によってディスクへとフラッシュされたページ数の累積値 (1 ページは 8 キロバイト)。 <sup>2</sup>	AVG	double	No	master.sysperfinfo
Log Writes/sec ( LOG_WRITES_SEC )	ディスクに書き込まれたログページ数の累積値。 <sup>2</sup>	AVG	double	No	master.sysperfinfo
Net Queue ( NET_QUEUE )	予約フィールドのため使用できません。	AVG	-	-	-
Net Reads/sec ( NET_READS_SEC )	予約フィールドのため使用できません。	AVG	-	-	-
Net Writes/sec ( NET_WRITES_SEC )	予約フィールドのため使用できません。	AVG	-	-	-
Pkt Errors ( PACKET_ERRORS )	パケットエラーの数。 <sup>2</sup>	AVG	ulong	Yes	@@packet_errors
Pkts Rcvd ( PACK_RECEIVED )	受信されたパケットの数。 <sup>2</sup>	AVG	ulong	Yes	@@pack_received
Pkts Sent ( PACK_SENT )	送信されたパケットの数。 <sup>2</sup>	AVG	ulong	Yes	@@pack_sent
Reads Pending ( READS_PENDING )	予約フィールドのため使用できません。	AVG	-	-	-
Record Time ( RECORD_TIME )	インターバル終了日時。グリニッジ標準時形式。 <sup>1</sup>	COPY	time_t	No	Agent Collector
Record Type ( INPUT_RECORD_TYPE )	レコード種別。常に「PI」。 <sup>1</sup>	COPY	char(8)	No	Agent Collector
Start Time ( START_TIME )	インターバル開始日時。グリニッジ標準時形式。 <sup>1</sup>	COPY	time_t	No	Agent Collector
Timeticks ( TIMETICKS )	ティック当たりのマイクロ秒数。 <sup>1</sup>	COPY	ulong	No	@@timeticks
Total Errors ( TOTAL_ERRORS )	ディスクエラーの数。 <sup>2</sup>	AVG	ulong	Yes	@@total_errors
Total Reads ( TOTAL_READ )	ディスク読み込み回数。 <sup>2</sup>	AVG	ulong	Yes	@@total_read
Total Writes ( TOTAL_WRITE )	ディスク書き込み回数。 <sup>2</sup>	AVG	ulong	Yes	@@total_write

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
Trans/sec ( TRANS_SEC )	実行された Transact-SQL コマンドバッチ数の累積値。 <sup>2</sup>	AVG	double	No	master..sysperfinfo
Writes Pending ( WRITES_PENDING )	予約フィールドのため使用できません。	AVG	-	-	-

## Global Server Summary 2 (PI\_PI2)

### 機能

Global Server Summary 2 (PI\_PI2) レコードは、Microsoft SQL Server の入出力やネットワークなどに関する詳細情報を示します。Global Server Summary 2 (PI\_PI2) レコードでは、Microsoft SQL Server から取得する "/sec" カウンタが累積値となるフィールドを、1 秒当たりの値として取得します。レコードは 1 件だけ作成されます。

### デフォルト値および変更できる値

項目	デフォルト値	変更可否
Collection Interval	60	
Collection Offset	0	
Log	No	
LOGIF	空白	

### ODBC キーフィールド

なし

### ライフタイム

Microsoft SQL Server インスタンスの開始から停止まで。

### レコードサイズ

固定部：1,100 バイト

可変部：0 バイト

### フィールド

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
CPU % ( PERC_BUSY )	CPU ビジー時間の割合。 <sup>2</sup>	AVG	double	No	CPU_BUSY / (CPU_BUSY + IDLE + IO_BUSY) * 100
CPU Time ( CPU_TIME )	CPU ビジー時間。 <sup>2</sup>	AVG	utime	Yes	@@cpu_busy / 1000
CPU Timeticks ( CPU_BUSY )	CPU 使用時間。ティック単位。	ADDDBI	ulong	Yes	@@cpu_busy * 1000 / @@timeticks
Cache Avg Scan ( CACHE_AVG_SCAN )	予約フィールドのため使用できません。	AVG	-	-	-
Conns ( CONNECTIONS )	クライアントの接続数。 <sup>2</sup>	AVG	ulong	No	@@connections
I/O % ( PERC_IO )	CPU が入出力に費やした時間の割合。 <sup>2</sup>	AVG	double	No	IO_BUSY / (CPU_BUSY + IDLE + IO_BUSY) * 100
I/O Time ( IO_TIME )	CPU が入出力に費やした時間。 <sup>2</sup>	AVG	utime	Yes	@@io_busy / 1000



PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
I/O Timeticks ( IO_BUSY )	CPU の入出力時間。ティック単位。	ADDBI	ulong	Yes	@@io_busy * 1000 / @@timeticks
Idle % ( PERC_IDLE )	CPU アイドル時間の割合。 2	AVG	double	No	IDLE / (CPU_BUSY + IDLE + IO_BUSY) * 100
Idle Time ( IDLE_TIME )	CPU アイドル時間。 2	AVG	utime	Yes	@@idle / 1000
Idle Timeticks ( IDLE )	CPU アイドル時間。ティック単位。	ADDBI	ulong	Yes	@@idle * 1000 / @@timeticks
Lazy Writes/sec ( LAZY_WRITES_SEC )	Lazy Writer によってディスクへとフラッシュされた 1 秒当たりのページ数 ( 1 ページは 8 キロバイト ) 2	AVG	double	Yes 3	master..sysperfinfo
Log Writes/sec ( LOG_WRITES_SEC )	ディスクに書き込まれた、1 秒当たりのログページ数。 2	AVG	double	Yes 3	master..sysperfinfo
Net Queue ( NET_QUEUE )	予約フィールドのため使用できません。	AVG	-	-	-
Net Reads/sec ( NET_READS_SEC )	予約フィールドのため使用できません。	AVG	-	-	-
Net Writes/sec ( NET_WRITES_SEC )	予約フィールドのため使用できません。	AVG	-	-	-
Pkt Errors ( PACKET_ERRORS )	パケットエラーの数。 2	AVG	ulong	Yes	@@packet_errors
Pkts Rcvd ( PACK_RECEIVED )	受信されたパケットの数。 2	AVG	ulong	Yes	@@pack_received
Pkts Sent ( PACK_SENT )	送信されたパケットの数。 2	AVG	ulong	Yes	@@pack_sent
Reads Pending ( READS_PENDING )	予約フィールドのため使用できません。	AVG	-	-	-
Record Time ( RECORD_TIME )	インターバル終了日時。グリニッジ標準時形式。 1	COPY	time_t	No	Agent Collector
Record Type ( INPUT_RECORD_TYPE )	レコード種別。常に「PI2」 1	COPY	char(8)	No	Agent Collector
Start Time ( START_TIME )	インターバル開始日時。グリニッジ標準時形式。 1	COPY	time_t	No	Agent Collector
Timeticks ( TIMETICKS )	ティック当たりのマイクロ秒数。 1	COPY	ulong	No	@@timeticks
Total Errors ( TOTAL_ERRORS )	ディスクエラーの数。 2	AVG	ulong	Yes	@@total_errors
Total Reads ( TOTAL_READ )	ディスク読み込み回数。 2	AVG	ulong	Yes	@@total_read

## 5. レコード

### Global Server Summary 2 (PI\_P12)

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
Total Writes ( TOTAL_WRITE )	ディスク書き込み回数。 <sup>2</sup>	AVG	ulong	Yes	@@total_write
Trans/sec ( TRANS_SEC )	インターバル中に実行された、 1 秒当たりの Transact-SQL コマンドバッチ数。 <sup>2</sup>	AVG	double	Yes <sup>3</sup>	master..sysperfinfo
Writes Pending ( WRITES_PENDI NG )	予約フィールドのため使用で きません。	AVG	-	-	-

注 3

SQL Server データベースから取得するデータの変化量を基に算出しています。

## Instance Availability ( PD\_IA )

### 機能

Instance Availability ( PD\_IA ) レコードは、Microsoft SQL Server のインスタンスの有効性についての情報を提供します。このレコードは 1 件だけ作成されます。

このレコードは、Microsoft SQL Server への接続を試み、接続に成功した場合はすぐに切断します。

### 注意

- PD\_IA レコードを収集する前に SQL Server インスタンスに接続されたセッション数が、接続を許可されたセッション数の最大数に達している場合、PD\_IA レコードの Availability フィールドでは「0 (停止)」を示しますが、その他のレコードは正常に取得できることがあります。
- レコード収集中に Microsoft SQL Server インスタンスが稼働を停止した場合、PD\_IA レコードの Availability フィールドでは「0 (停止)」を示しますが、その他のレコードは正常に取得できることがあります。
- レコード収集中に停止していた Microsoft SQL Server インスタンスが稼働した場合、PD\_IA レコードの Availability フィールドでは「1 (稼働)」を示しますが、その他のレコードは取得できないことがあります。
- Microsoft SQL Server 停止時に PD\_IA レコードを収集する場合で、次の条件に該当するとき、次の PD\_IA レコードの取得はスキップされます。  
条件：LOGIN\_TIMEOUT >= PD\_IA レコードのインターバル値

### デフォルト値および変更できる値

項目	デフォルト値	変更可否
Collection Interval	60	
Collection Offset	0	
Log	No	
LOGIF	空白	

### ODBC キーフィールド

なし

### ライフタイム

なし

### レコードサイズ

固定部：987 バイト

可変部：0 バイト

### フィールド

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
Availability ( AVAILABILITY )	可用性ステータス。有効な値は「0 (停止)」または「1 (稼働)」。	-	word	No	Agent Collector

## 5. レコード

### Instance Availability ( PD\_IA )

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
Collect Time ( COLLECT_TIME )	Microsoft SQL Server への接続, 切断処理に掛かった時間 (ミリ秒)。	-	ulong	No	Agent Collector
Message ( MESSAGE )	Microsoft SQL Server に接続を試みてエラーとなった場合, エラーメッセージ文字列。接続できた場合, 空白。	-	string(300)	No	Agent Collector
Record Time ( RECORD_TIME )	インターバル終了日時。グリニッジ標準時形式。	-	time_t	No	Agent Collector
Record Type ( INPUT_RECORD_TYPE )	レコード種別。常に「IA」。	-	char(8)	No	Agent Collector
Start Time ( START_TIME )	インターバル開始日時。グリニッジ標準時形式。	-	time_t	No	Agent Collector

## Job History Detail ( PD\_JH )

### 機能

Job History Detail ( PD\_JH ) レコードは、Microsoft SQL Server のスケジュールに組み込まれているジョブの履歴情報を示します。ジョブステップの履歴 1 件ごとに、1 件のレコードが作成されます。このレコードは、複数インスタンスレコードです。

### デフォルト値および変更できる値

項目	デフォルト値	変更可否
Collection Interval	300	
Collection Offset	0	
Log	No	
LOGIF	空白	

### ODBC キーフィールド

- PD\_JH\_COMPLETION\_TIME
- PD\_JH\_INSTANCE\_ID
- PD\_JH\_STEP\_ID

### ライフタイム

Microsoft SQL Server のスケジュールに組み込まれているジョブの作成から削除まで。

### レコードサイズ

固定部：681 バイト

可変部：8,374 バイト

### フィールド

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
Command ( COMMAND )	サブシステムが実行するコマンド。	-	string(8001)	No	msdb..sysjobsteps.command
Completion Time ( COMPLETION_TIME )	ジョブまたはステップの完了日時。	-	time_t	No	msdb..sysjobhistory.(run_date+run_time+run_duration)
Instance ID ( INSTANCE_ID )	ジョブ履歴 ID。	-	long	No	msdb..sysjobhistory.instance_id
Record Time ( RECORD_TIME )	インターバル終了日時。グリニッジ標準時形式。	-	time_t	No	Agent Collector
Record Type ( INPUT_RECORD_TYPE )	レコード種別。常に「JH」。	-	char(8)	No	Agent Collector
Retries ( RETRIES )	ジョブまたはステップの再試行回数。	-	long	No	msdb..sysjobhistory.retries_attempted

## 5. レコード

### Job History Detail ( PD\_JH )

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
Run Duration ( RUN_DURATION )	ジョブまたはステップの完了までの時間。HHMMSS 形式。	-	long	No	msdb..sysjobhistory.run_duration
Run Status ( RUN_STATUS )	実行の状態。有効な値は「Failure」、「Success」、「Retry」、「Cancelled」、または「In progress」。	-	string(15)	No	msdb..sysjobhistory.run_status
Start Time ( START_TIME )	インターバル開始日時。グリニッジ標準時形式。	-	time_t	No	Agent Collector
Step ID ( STEP_ID )	ステップの ID。	-	long	No	msdb..sysjobsteps.step_id
Step Name ( STEP_NAME )	ステップの名前。	-	string(257)	No	msdb..sysjobsteps.step_name
Subsystem ( SUBSYSTEM )	ステップの実行に使用したサブシステム。有効な値は「LogReader」、「Sync」など。	-	string(81)	No	msdb..sysjobsteps.subsystem

## Licensing Detail ( PD\_LIC )

### 機能

Licensing Detail ( PD\_LIC ) レコードは、Microsoft SQL Server の最大接続数などのライセンス情報を示します。レコードは 1 件だけ作成されます。

### デフォルト値および変更できる値

項目	デフォルト値	変更可否
Collection Interval	60	
Collection Offset	0	
Log	No	
LOGIF	空白	

### ODBC キーフィールド

なし

### ライフタイム

Microsoft SQL Server インスタンスの作成から削除まで。

### レコードサイズ

固定部：689 バイト

可変部：0 バイト

### フィールド

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
Record Time ( RECORD_TIME )	インターバル終了日時。グリニッジ標準時形式。	-	time_t	No	Agent Collector
Record Type ( INPUT_RECORD_TYPE )	レコード種別。常に「LIC」。	-	char(8)	No	Agent Collector
Session Count ( CLIENT_COUNT )	データ収集時に、該当する Microsoft SQL Server に接続されたセッションの数。	-	ulong	No	master..sysperfinfo
Session Limit ( CLIENT_LIMIT )	該当する Microsoft SQL Server への接続が許可されたセッション数の最大値。	-	ulong	No	@@max_connections
Start Time ( START_TIME )	インターバル開始日時。グリニッジ標準時形式。	-	time_t	No	Agent Collector

## Lock Detail ( PD\_LD )

---

### 機能

Lock Detail ( PD\_LD ) レコードは、データベースのロックに関する詳細情報を示します。データベースのロックごとに、1 件のレコードが作成されます。このレコードは、複数インスタンスレコードです。

Microsoft SQL Server で、大量のトランザクションやロックアクセスが発生している稼働状態で Lock Detail ( PD\_LD ) レコードを収集すると、次のような事象が発生することがあります。

- Store データベースの容量が増加する。
- 収集に時間がかかり、収集が完了するまで他のレコードの収集がスキップされる。
- メモリを多く消費する。

例えば、SQL Server のデータベースのバックアップ時にロック数が一時的に増加するような場合には、インスタンス情報の項目「LIMIT\_PD\_LD\_NUMBER」で上限値を設定することでシステムへの負荷を軽減できます。

「LIMIT\_PD\_LD\_NUMBER」の詳細については、「2.1.4(2)(a) インスタンス情報を設定する」を参照してください。

### デフォルト値および変更できる値

項目	デフォルト値	変更可否
Collection Interval	60	
Collection Offset	0	
Log	No	
LOGIF	空白	

### ODBC キーフィールド

- PD\_LD\_DB\_NAME
- PD\_LD\_DBID
- PD\_LD\_SPID

### ライフタイム

ロックの開始から解除まで。

### レコードサイズ

固定部：681 バイト

可変部：926 バイト



フィールド

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
Blocking Flag ( BLOCKING )	ブロッキングロックかどうかを示すフラグ。有効な値は次のとおり。 1 ブロッキングロックである。 0 ブロッキングロックでない。	-	word	No	master.syslockinfo.req_status
DB Name ( DB_NAME )	ロックリソースに関するデータベース名。	-	string(257)	No	master.syslockinfo.db_name(rsc_dbid)
DBID ( DBID )	ロックリソースに関するデータベース ID。	-	word	No	master..syslockinfo.rsc_dbid
Demand Flag ( DEMAND )	要求ロックかどうかを示すフラグ。有効な値は次のとおり。 1 要求ロックである。 0 要求ロックでない。	-	word	No	master.syslockinfo.rsc_type, master..syslockinfo.
Lock Type ( TYPE )	ロックの種別 ( ロック要求モードとロックリソースの種別 )	-	string(80)	No	master..syslockinfo.req_mode
Orphan Flag ( ORPHAN )	孤立ロックかどうかを示すフラグ。有効な値は次のとおり。 1 孤立ロックである。 0 孤立ロックでない。	-	word	No	master..sysprocesses
Page # ( PAGE )	ロックリソースに割り当てられているページ数。	-	ulong	No	master.syslockinfo.rsc_text
Program ( PROGRAM )	該当するロックを要求しているアプリケーションプログラム名。	-	string(257)	No	master..sysprocesses.p rogram_name
Record Time ( RECORD_TIME )	インターバル終了日時。グリニッジ標準時形式。	-	time_t	No	Agent Collector
Record Type ( INPUT_RECORD _TYPE )	レコード種別。常に「LD」。	-	char(8)	No	Agent Collector
SPID ( SPID )	該当するロックを要求しているプロセスの ID。	-	word	No	master..syslockinfo.rsc_spid
Start Time ( START_TIME )	インターバル開始日時。グリニッジ標準時形式。	-	time_t	No	Agent Collector
Table ( TABLE )	ロックリソースがテーブルまたは行の場合は、そのテーブル名。	-	string(257)	No	master.sys.dm_tran_lo cks.resource_associate d_entity_id = 各データ ベースの master.sys.all_objects. object_id となる行の各 データベースの sys.all_objects.name

## 5. レコード

Lock Detail (PD\_LD)

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
User ( USER )	コマンドを発行したユーザー のログイン名。	-	string(61)	No	master..sysprocesses, master..syslogins

## Procedure Cache Detail ( PD\_PCAC )

### 機能

Procedure Cache Detail ( PD\_PCAC ) レコードは、プロシージャキャッシュに関する情報を示します。レコードは 1 件だけ作成されます。

プロシージャキャッシュとは、最近使用されたプロシージャを格納するメモリ領域のことです。プロシージャの作成とクエリのコンパイルでも、プロシージャキャッシュが使用されます。

### デフォルト値および変更できる値

項目	デフォルト値	変更可否
Collection Interval	60	
Collection Offset	0	
Log	No	
LOGIF	空白	

### ODBC キーフィールド

なし

### ライフタイム

Microsoft SQL Server インスタンスの開始から停止まで。

### レコードサイズ

固定部 : 761 バイト

可変部 : 0 バイト

### フィールド

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
Max Proc Buffers Active % ( MAX_PROCEDURE_BUFFERS_ACTIVE_PCT )	監視期間中に実行中のストアードプロシージャで使用された、プロシージャキャッシュスロット数の割合の最大値。	-	double	No	DBCC PROCCACHE
Max Proc Buffers Used % ( MAX_PROCEDURE_BUFFERS_USED_PCT )	監視期間中に使用された、プロシージャキャッシュスロット数の割合の最大値。	-	double	No	DBCC PROCCACHE
Max Proc Cache Active % ( MAX_PROCEDURE_CACHE_ACTIVE_PCT )	監視期間中に実行中のストアードプロシージャで使用された、プロシージャキャッシュサイズの割合の最大値。	-	double	No	DBCC PROCCACHE

## 5. レコード

## Procedure Cache Detail ( PD\_PCAC )

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
Max Proc Cache Used % ( MAX_PROCEDURE_CACHE_USED_PCT )	監視期間中に使用された、プロシージャキャッシュサイズの割合の最大値。	-	double	No	DBCC PROCCACHE
Proc Buffers Active % ( PROCEDURE_BUFFERS_ACTIVE_PCT )	監視期間中に実行中のストアードプロシージャで使用された、プロシージャキャッシュスロット数の割合。	-	double	No	DBCC PROCCACHE
Proc Buffers Used % ( PROCEDURE_BUFFERS_USED_PCT )	監視期間中に使用された、プロシージャキャッシュスロット数の割合。	-	double	No	DBCC PROCCACHE
Proc Cache Active % ( PROCEDURE_CACHE_ACTIVE_PCT )	監視期間中に実行中のストアードプロシージャで使用された、プロシージャキャッシュサイズの割合。	-	double	No	DBCC PROCCACHE
Proc Cache Size ( PROCEDURE_CACHE_SIZE )	プロシージャキャッシュ全体のサイズ。ページ単位 ( 1 ページは 8 キロバイト )。	-	double	No	DBCC PROCCACHE
Proc Cache Used % ( PROCEDURE_CACHE_USED_PCT )	監視期間中に使用された、プロシージャキャッシュサイズの割合。	-	double	No	DBCC PROCCACHE
Record Time ( RECORD_TIME )	インターバル終了日時。グリニッジ標準時形式。	-	time_t	No	Agent Collector
Record Type ( INPUT_RECORD_TYPE )	レコード種別。常に「PCAC」。	-	char(8)	No	Agent Collector
Start Time ( START_TIME )	インターバル開始日時。グリニッジ標準時形式。	-	time_t	No	Agent Collector
Total Proc Buffers ( TOTAL_PROCEDURE_BUFFERS )	プロシージャキャッシュ内にあるプロシージャキャッシュスロットの数 ( 割り当て済みプロシージャキャッシュの割合に基づいた固定値 )。	-	double	No	DBCC PROCCACHE

## Process Detail ( PD\_PDET )

### 機能

Process Detail ( PD\_PDET ) レコードは、特定のデータベースプロセスに関するロックや入出力などの詳細情報を示します。データベースプロセスごとに、1 件のレコードが作成されます。このレコードは、複数インスタンスレコードです。

### デフォルト値および変更できる値

項目	デフォルト値	変更可否
Collection Interval	60	
Collection Offset	0	
Log	No	
LOGIF	空白	

### ODBC キーフィールド

PD\_PDET\_SPID

### ライフタイム

プロセスの起動から停止まで。

### レコードサイズ

固定部 : 681 バイト

可変部 : 1,170 バイト

### フィールド

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
Blocked Processes ( BLOCKING )	該当するプロセスがブロックしているプロセスの数。	-	word	No	master..sysprocesses. blocked
Blocking Process ( BLOCKED )	ブロックしているプロセスがある場合は、そのプロセス ID。	-	word	No	master..sysprocesses. blocked
CPU % ( PERC_CPU )	全データベースプロセスが使用している CPU 時間に対する、該当プロセスが使用している CPU 時間の割合。	-	double	No	master..sysprocesses. cpu
CPU Timeticks ( CPU )	該当するプロセスの累積 CPU 時間。ティック単位。	-	ulong	No	master..sysprocesses. cpu
Command ( COMMAND )	実行されたコマンドの名前。	-	string(33)	No	master..sysprocesses. cmd
DB Name ( DB_NAME )	該当するプロセスがレコード取得時点で使用しているデータベース名。	-	string(257)	No	db_name(master..sys processes.dbid)
DBID ( DBID )	該当するプロセスがレコード取得時点で使用しているデータベース ID。	-	word	No	master..sysprocesses. dbid

## 5. レコード

## Process Detail ( PD\_PDET )

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
GID ( GID )	予約フィールドのため使用できません。	-	-	-	-
Host ( HOST )	ホストコンピュータの名前。	-	string(257)	No	master..sysprocesses. hostname
Host PID ( HOST_PID )	ホストプロセスの ID。	-	long	No	master..sysprocesses. hostprocess
Locks ( LOCKS )	該当するプロセスがレコード取得時点で要求しているロックの数。	-	long	No	master..syslockinfo.re q_spid
Mem Usage ( MEMUSAGE )	該当するプロセスに割り当てられたプロシージャキャッシュのページ数 ( 1 ページは 8 キロバイト )	-	double	No	master..sysprocesses. memusage
Physical I/O ( PHYSICAL_IO )	該当するプロセスの、ディスク読み書きの累積回数。	-	double	No	master..sysprocesses. physical_io
Program ( PROGRAM )	アプリケーションプログラム名。	-	string(257)	No	master..sysprocesses. program_name
Record Time ( RECORD_TIME )	インターバル終了日時。グリニッジ標準時形式。	-	time_t	No	Agent Collector
Record Type ( INPUT_RECOR D_TYPE )	レコード種別。常に「PDET」。	-	char(8)	No	Agent Collector
SPID ( SPID )	プロセス ID。	-	word	No	master..sysprocesses. spid
Start Time ( START_TIME )	インターバル開始日時。グリニッジ標準時形式。	-	time_t	No	Agent Collector
Status ( STATUS )	プロセスの状態。	-	string(61)	No	master..sysprocesses. status
UID ( UID )	コマンドを実行したユーザーのユーザー ID。	-	word	No	master..sysprocesses. uid
User ( USER )	コマンドを発行したユーザーのログイン名。Microsoft SQL Server の syslogins システムテーブルから情報を取得できなかった場合、sysprocesses システムテーブルから情報を取得する。その際、61 文字以上のログイン名は一部が切り取られる。	-	string(257)	No	master..sysprocesses. sid, master..syslogins.na me または master..sysprocesses. sid, master..sysprocesses. loginame

## Replication Published Database Overview (PI\_RPDB)

### 機能

Replication Published Database Overview (PI\_RPDB) レコードは、データベースの配布トランザクションなどに関するレプリケーション情報を示します。トランザクションレプリケーションでパブリッシュされたデータベースごとに、1件のレコードが作成されます。このレコードは、複数インスタンスレコードです。

### デフォルト値および変更できる値

項目	デフォルト値	変更可否
Collection Interval	60	
Collection Offset	0	
Log	No	
LOGIF	空白	

### ODBC キーフィールド

PI\_RPDB\_DB\_NAME

### ライフタイム

パブリッシャ・データベースの作成から削除まで。

### レコードサイズ

固定部：681 バイト

可変部：313 バイト

### フィールド

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
DB Name ( DB_NAME )	データベース名。 <sup>1</sup>	COPY	string(257)	No	sp_replcounters.Database
Record Time ( RECORD_TIME )	インターバル終了日時。グリニッジ標準時形式。 <sup>1</sup>	COPY	time_t	No	Agent Collector
Record Type ( INPUT_RECORD_TYPE )	レコード種別。常に「RPDB」。 <sup>1</sup>	COPY	char(8)	No	Agent Collector
Replicated Trans ( REPLICATED_TRANSACTIONS )	ディストリビューションデータベースへの配布を待っている、ログ内のトランザクションの数。 <sup>2</sup>	AVG	ulong	No	sp_replcounters.replicated transactions
Replicated Trans/sec ( REPLICATED_TRANSACTIONSPER_SEC )	ディストリビューションデータベースに配布された、1秒当たりのトランザクション数。 <sup>2</sup>	AVG	double	No	sp_replcounters.replication rate trans/sec

## 5. レコード

### Replication Published Database Overview (PI\_RPDB)

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
Replication Latency ( REPLICATION_L ATENCY )	トランザクションがログに登 録されてから配布されるまで の平均待ち時間。秒単位。 <sup>2</sup>	AVG	double	No	sp_replcounters.replic ation latency (sec)
Start Time ( START_TIME )	インターバル開始日時。グリ ニッジ標準時形式。 <sup>1</sup>	COPY	time_t	No	Agent Collector



## Replication Summary Detail ( PD\_RS )

### 機能

Replication Summary Detail ( PD\_RS ) レコードは、Microsoft SQL Server で生成されるデータベースレプリケーションの概要を示します。配布サーバだけに関して、1 件のレコードが作成されます。

このレコードは、次に示す表のとおり、データベースの種類によって取得できるフィールドが異なります。

フィールド	データベースの種類		
	パブリッシャ	ディストリビュータ	サブスクリバ その他
Articles		x	x
Delivered Jobs	x		x
Delivery Latency	x		x
Delivery Rate	x		x
Publications		x	x
Subscriptions		x	x
上記以外			

### ( 凡例 )

：取得できる

x：取得できない

取得できない場合、値は「0」になります。

### デフォルト値および変更できる値

項目	デフォルト値	変更可否
Collection Interval	60	
Collection Offset	0	
Log	No	
LOGIF	空白	

### ODBC キーフィールド

なし

### ライフタイム

Microsoft SQL Server インスタンスの作成から削除まで。

### レコードサイズ

固定部：709 バイト

可変部：0 バイト

## 5. レコード

### Replication Summary Detail ( PD\_RS )

#### フィールド

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
Articles ( ARTICLES )	サーバがパブリッシュした アートの合計数。	-	ulong	No	各パブリケーション データベースの sysarticles
Delivered Jobs ( DELIVERED_JO BS )	送信された配布ジョブの数。	-	ulong	No	各ディストリビュー ションデータベースの MSdistribution_histor y
Delivery Latency ( DELIVERY_LAT ENCY )	ジョブを受信してから送信さ れるまでの秒数。	-	ulong	No	各ディストリビュー ションデータベースの MSdistribution_histor y
Delivery Rate ( DELIVERY_RAT E )	サブスクリバに送信された 最後のバッチで実行された、1 秒当たりのジョブ数。	-	double	No	各ディストリビュー ションデータベースの MSdistribution_histor y
Publications ( PUBLICATIONS )	サーバのパブリケーションの 合計数。	-	ulong	No	各パブリケーション データベースの syspublications
Record Time ( RECORD_TIME )	インターバル終了日時。グリ ニッジ標準時形式。	-	time_t	No	Agent Collector
Record Type ( INPUT_RECORD _TYPE )	レコード種別。常に「RS」。	-	char(8)	No	Agent Collector
Start Time ( START_TIME )	インターバル開始日時。グリ ニッジ標準時形式。	-	time_t	No	Agent Collector
Subscriptions ( SUBSCRIPTION S )	サーバのサブスクリプション の合計数。	-	ulong	No	各パブリケーション データベースの syssubscriptions

## Server Detail ( PD )

### 機能

Server Detail ( PD ) レコードは、Microsoft SQL Server に関する入出力やロックなどの詳細情報を示します。レコードは 1 件だけ

作成されます。

### デフォルト値および変更できる値

項目	デフォルト値	変更可否
Collection Interval	60	
Collection Offset	0	
Log	No	
LOGIF	空白	

### ODBC キーフィールド

なし

### ライフタイム

Microsoft SQL Server インスタンスの開始から停止まで。

### レコードサイズ

固定部：1,303 バイト

可変部：0 バイト

### フィールド

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
Avg Cache Scan ( CACHE_AVG_SCAN )	予約フィールドのため使用できません。	-	-	-	-
Blocked Processes ( BLOCKED )	Microsoft SQL Server で動作しているプロセスがロックしていることにより待たされているプロセスの数。	-	word	No	master..sysprocesses.locked
Blocking Locks ( BLOCKING )	ブロックしているロックの数。	-	ulong	No	master..syslockinfo.request_status
Boot Time ( BOOT_TIME )	サーバが開始された日時。	-	time_t	No	Microsoft SQL Server エラーログ
CPU % ( PERC_BUSY )	CPU ビジー時間の割合。	-	double	No	$\text{CPU\_BUSY} / (\text{CPU\_BUSY} + \text{IDLE} + \text{IO\_BUSY}) * 100$
CPU Time ( CPU_TIME )	CPU ビジー時間。	-	utime	Yes	$@\text{cpu\_busy} / 1000$
CPU Timeticks ( CPU_BUSY )	CPU 使用時間。ティック単位。	-	ulong	Yes	$@\text{cpu\_busy} * 1000 / @\text{timeticks}$

5. レコード  
Server Detail ( PD )

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
Cache Buffers Free ( CACHE_FREE_BUFFERS )	空きプール内のデータキャッシュバッファの数。 Microsoft SQL Server 2012 の場合は、常に 0。	-	word	No	master.sysperfinfo.free pages
Cache Hit % ( CACHE_HIT_RATIO )	インターバル中にデータキャッシュ内でデータページが見つかった回数の割合。	-	double	No	master.sysperfinfo.buffer cache hit ratio / buffer cache hit ratio base * 100
Conns ( CONNECTIONS )	クライアントの接続数。	-	ulong	No	@@connections
DSQuery ( DS_QUERY )	DSQUERY 環境変数の値。31 バイト以上の文字列は切り捨て。	-	string(31)	No	4
Database Count ( DATABASES )	データベースの数。	-	word	No	master.sysdatabases
Demand Locks ( DEMAND )	要求ロックの数。	-	ulong	No	master.syslockinfo.rsc_type, master.syslockinfo.req_mode
Exclusive Intent Locks ( EXCLUSIVE_INTENT )	排他インテントロックの数。	-	ulong	No	master.syslockinfo.rsc_type, master.syslockinfo.req_mode
Exclusive Page Locks ( EXCLUSIVE_PAGE )	排他ページロックの数。	-	ulong	No	master.syslockinfo.rsc_type, master.syslockinfo.req_mode
Exclusive Table Locks ( EXCLUSIVE_TABLE )	排他テーブルロックの数。	-	ulong	No	master.syslockinfo.rsc_type, master.syslockinfo.req_mode
Host OS ( OS )	Microsoft SQL Server を実行している OS。31 バイト以上のデータは切り捨て。	-	string(31)	No	レジストリキー HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Microsoft¥WindowsNT¥CurrentVersion¥ProductName の値
Host Type ( HOST_TYPE )	Microsoft SQL Server を実行しているマシンの種別。 次のどちらかが表示される。 32 ビット版の Microsoft SQL Server の場合「Intel」 64 ビット版の Microsoft SQL Server(x64) の場合「X64」	-	string(31)	No	@@version
I/O % ( PERC_IO )	CPU が入出力に費やした時間の割合。	-	double	No	IO_BUSY / (CPU_BUSY + IDLE + IO_BUSY) * 100
I/O Time ( IO_TIME )	CPU が入出力に費やした時間。	-	utime	Yes	@@io_busy / 1000
I/O Timeticks ( IO_BUSY )	CPU の入出力時間。ティック単位。	-	ulong	Yes	@@io_busy * 1000 / @@timeticks

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
Idle % ( PERC_IDLE )	CPU アイドル時間の割合。	-	double	No	IDLE / (CPU_BUSY + IDLE + IO_BUSY) * 100
Idle Time ( IDLE_TIME )	CPU アイドル時間。	-	utime	Yes	@@idle / 1000
Idle Timeticks ( IDLE )	CPU アイドル時間。ティック単位。	-	ulong	Yes	@@idle * 1000 / @@timeticks
Lazy Writes/sec ( LAZY_WRITES_SEC )	Lazy Writer によってディスクへとフラッシュされたページ数の累積値 ( 1 ページは 8 キロバイト )。	-	double	No	master..sysperfinfo.lazy writer buffers/sec
Locks ( LOCKS )	ロックの合計数。	-	ulong	No	master..syslockinfo
Log Writes/sec ( LOG_WRITES_SEC )	ディスクに書き込まれたログページ数の累積値。	-	double	No	master..sysperfinfo.log flushes/sec
Max Cache Scan ( CACHE_MAX_SCAN )	予約フィールドのため使用できません。	-	-	-	-
Net Queue ( NET_QUEUE )	予約フィールドのため使用できません。	-	-	-	-
Net Reads/Sec ( NET_READS_SEC )	予約フィールドのため使用できません。	-	-	-	-
Net Writes/Sec ( NET_WRITES_SEC )	予約フィールドのため使用できません。	-	-	-	-
Other Processes ( OTHER )	その他の種別のプロセスの数。	-	word	No	master..sysprocesses.status
Page Reads/sec ( PAGE_READS_SEC )	物理的なページ読み込み回数の累積値。	-	double	No	master..sysperfinfo.page reads/sec
Page Writes/sec ( PAGE_WRITES_SEC )	物理的なページ書き込み回数の累積値。	-	double	No	master..sysperfinfo.page writes/sec
Pkt Errors ( PACKET_ERRORS )	パケットエラーの数。	-	ulong	Yes	@@packet_errors
Pkts Rcvd ( PACK_RECEIVED )	受信されたパケットの数。	-	ulong	Yes	@@pack_received
Pkts Sent ( PACK_SENT )	送信されたパケットの数。	-	ulong	Yes	@@pack_sent
Process Count ( PROCESSES )	プロセスの合計数。	-	word	No	master..sysprocesses
RA Pages Fetched ( RA_PAGES_FETCHED )	Read Ahead Manager がキャッシュ内に取得したページ数の累積値。	-	double	No	master..sysperfinfo.readahead pages/sec

5. レコード

Server Detail ( PD )

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
RA Pages Found ( RA_PAGES_FOUN D )	予約フィールドのため使用で きません。	-	-	-	-
RA Reads/sec ( RA_READS_SEC )	Read Ahead Manager が実行 した物理的な読み込み回数の 累積値。	-	double	No	master.sysperfinfo.pa ge reads/sec
RA Slots Used ( RA_SLOTS_USE D )	予約フィールドのため使用で きません。	-	-	-	-
Reads Pending ( READS_PENDIN G )	予約フィールドのため使用で きません。	-	-	-	-
Record Time ( RECORD_TIME )	インターバル終了日時。グリ ニッジ標準時形式。	-	time_t	No	Agent Collector
Record Type ( INPUT_RECORD _TYPE )	レコード種別。常に「PD」。	-	char(8)	No	Agent Collector
Runnable Processes ( RUNNABLE )	実行可能なプロセスの数。	-	word	No	master.sysprocesses.s tatus
Running Processes ( RUNNING )	実行中のプロセスの数。	-	word	No	master.sysprocesses.s tatus
Server Name ( SERVER_NAME )	Microsoft SQL Server を実行 しているマシンの名前。	-	string(257)	No	@@servername
Shared Intent Locks ( SHARED_INTEN T )	共有インテントロックの数。	-	ulong	No	master.syslockinfo.rsc _type,master.syslocki nfo.req_mode
Shared Page Locks ( SHARED_PAGE )	共有ページロックの数。	-	ulong	No	master.syslockinfo.rsc _type,master.syslocki nfo.req_mode
Shared Table Locks ( SHARED_TABLE )	共有テーブルロックの数。	-	ulong	No	master.syslockinfo.rsc _type,master.syslocki nfo.req_mode
Sleeping Processes ( SLEEPING )	スリープ中のプロセスの数。	-	word	No	master.sysprocesses.s tatus
Start Time ( START_TIME )	インターバル開始日時。グリ ニッジ標準時形式。	-	time_t	No	Agent Collector
Timeticks ( TIMETICKS )	1 ティック当たりのマイクロ 秒数。	-	ulong	No	@@timeticks
Total Errors ( TOTAL_ERRORS )	ディスクエラーの数。	-	ulong	Yes	@@total_errors
Total Reads ( TOTAL_READ )	ディスク読み込みの回数。	-	ulong	Yes	@@total_read
Total Writes ( TOTAL_WRITE )	ディスク書き込みの回数。	-	ulong	Yes	@@total_write
Trans/sec ( TRANS_SEC )	実行された Transact-SQL コ マンドバッチ数の累積値。	-	double	No	master.sysperfinfo.ba tch requests/sec
Update Page Locks ( UPDATE_PAGE )	アップデートページロックの 数。	-	ulong	No	master.syslockinfo.rsc _type,master.syslocki nfo.req_mode

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
Version ( SERVER_VERSI ON )	Microsoft SQL Server のバージョン。	-	string(20)	No	SERVERPROPERTY('productversion')
Writes Pending ( WRITES_PENDI NG )	予約フィールドのため使用できません。	-	-	-	-

注 4  
常に "N/A" が表示されます。

## Server Locks Detail ( PD\_LOCK )

### 機能

Server Locks Detail ( PD\_LOCK ) レコードは、Microsoft SQL Server のロックに関する情報を示します。レコードは 1 件だけ作成されます。

### デフォルト値および変更できる値

項目	デフォルト値	変更可否
Collection Interval	60	
Collection Offset	0	
Log	No	
LOGIF	空白	

### ODBC キーフィールド

なし

### ライフタイム

Microsoft SQL Server インスタンスの開始から停止まで。

### レコードサイズ

固定部：757 バイト

可変部：0 バイト

### フィールド

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
Exclusive Extent Locks ( EXTENT_LOCKS_EXCLUSIVE )	排他エクステントロックの数。	-	ulong	No	master..syslockinfo.rsc_type, master..syslockinfo.req_mode
Exclusive Intent Locks ( INTENT_LOCKS_EXCLUSIVE )	排他インテントロックの数。	-	ulong	No	master..syslockinfo.rsc_type, master..syslockinfo.req_mode
Exclusive Page Locks ( PAGE_LOCKS_EXCLUSIVE )	排他ページロックの数。	-	ulong	No	master..syslockinfo.rsc_type, master..syslockinfo.req_mode
Exclusive Table Locks ( TABLE_LOCKS_EXCLUSIVE )	排他テーブルロックの数。	-	ulong	No	master..syslockinfo.rsc_type, master..syslockinfo.req_mode
Max Users Blocked ( MAX_USERS_BLOCKED )	監視期間中にほかのユーザーによってブロックされたユーザー数の最大値。	-	ulong	No	master..sysprocesses.blocked



PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
Record Time ( RECORD_TIME )	インターバル終了日時。グリニッジ標準時形式。	-	time_t	No	Agent Collector
Record Type ( INPUT_RECORDER_TYPE )	レコード種別。常に「LOCK」。	-	char(8)	No	Agent Collector
Shared Intent Locks ( INTENT_LOCKS_SHARED )	共有インテントロックの数。	-	ulong	No	master.syslockinfo.rsc_type, master.syslockinfo.req_mode
Shared Page Locks ( PAGE_LOCKS_SHARED )	共有ページロックの数。	-	ulong	No	master.syslockinfo.rsc_type, master.syslockinfo.req_mode
Shared Table Locks ( TABLE_LOCKS_SHARED )	共有テーブルロックの数。	-	ulong	No	master.syslockinfo.rsc_type, master.syslockinfo.req_mode
Start Time ( START_TIME )	インターバル開始日時。グリニッジ標準時形式。	-	time_t	No	Agent Collector
Total Blocking Locks ( TOTAL_BLOCKING_LOCKS )	ほかのプロセスをブロックしているロックの数。	-	ulong	No	master.syslockinfo.rsc_type, master.syslockinfo.req_mode
Total Exclusive Locks ( TOTAL_EXCLUSIVE_LOCKS )	排他系ロックの総数。	-	ulong	No	master.syslockinfo.rsc_type, master.syslockinfo.req_mode
Total Extent Locks ( EXTENT_LOCKS_TOTAL )	エクステント系ロックの総数。	-	ulong	No	master.syslockinfo.rsc_type, master.syslockinfo.req_mode
Total Intent Locks ( INTENT_LOCKS_TOTAL )	インテント系ロックの総数。	-	ulong	No	master.syslockinfo.rsc_type, master.syslockinfo.req_mode
Total Locks ( TOTAL_LOCKS )	Microsoft SQL Server が使用中のロックの総数。	-	ulong	No	master.syslockinfo.rsc_type, master.syslockinfo.req_mode
Total Page Locks ( PAGE_LOCKS_TOTAL )	ページ系ロックの総数。	-	ulong	No	master.syslockinfo.rsc_type, master.syslockinfo.req_mode
Total Shared Locks ( TOTAL_SHARED_LOCKS )	共有系ロックの総数。	-	ulong	No	master.syslockinfo.rsc_type, master.syslockinfo.req_mode
Total Table Locks ( TABLE_LOCKS_TOTAL )	テーブル系ロックの総数。	-	ulong	No	master.syslockinfo.rsc_type, master.syslockinfo.req_mode
Update Extent Locks ( EXTENT_LOCKS_UPDATE )	アップデートエクステントロックの数。	-	ulong	No	master.syslockinfo.rsc_type, master.syslockinfo.req_mode
Update Page Locks ( PAGE_LOCKS_UPDATE )	アップデートページロックの数。	-	ulong	No	master.syslockinfo.rsc_type, master.syslockinfo.req_mode

## 5. レコード

### Server Locks Detail (PD\_LOCK)

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
Users Blocked ( USERS_BLOCK ED )	ほかのユーザーにブロックさ れているユーザーの数。	-	ulong	No	master..sysprocesses.bl ocked

## Server Overview (PI\_SERV)

### 機能

Server Overview (PI\_SERV) レコードは、Microsoft SQL Server に関するキャッシュ・ヒット率や入出力などの全体的な情報を示します。レコードは 1 件だけ作成されます。

### デフォルト値および変更できる値

項目	デフォルト値	変更可否
Collection Interval	60	
Collection Offset	0	
Log	No	
LOGIF	空白	

### ODBC キーフィールド

なし

### ライフタイム

Microsoft SQL Server インスタンスの開始から停止まで。

### レコードサイズ

固定部：1,009 バイト

可変部：0 バイト

### フィールド

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
Avg Cache Scan ( CACHE_AVG_FREE_PAGE_SCAN )	予約フィールドのため使用できません。	AVG	-	-	-
Cache Buffers Free ( CACHE_NUMBER_OF_FREE_BUFFERS )	データ収集時に空きプールにあるデータキャッシュバッファの数。Microsoft SQL Server 2012 の場合は、常に 0。 <sup>2</sup>	AVG	ulong	No	master..sysperfnfo.free pages
Cache Hit % ( CACHE_HIT_RATIO )	データキャッシュ内でデータページが見つかった回数の割合。 <sup>2</sup>	AVG	double	No	master..sysperfnfo.buffer cache hit ratio / base * 100
Command Queue Length ( NET_COMMAND_QUEUE_LENGTH )	予約フィールドのため使用できません。	AVG	-	-	-
Lazy Writes/sec ( IO_LAZY_WRITES_PER_SEC )	Lazy Writer によってディスクへとフラッシュされたページ数の累積値 ( 1 ページは 8 キロバイト ) <sup>2</sup>	AVG	double	No	master..sysperfnfo.Lazy writes/sec

5. レコード

Server Overview (PI\_SERV)

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
Log Writes/sec ( IO_LOG_WRITE S_PER_SEC )	物理的にディスクに書き込まれたログページ数の累積値。 <sup>2</sup>	AVG	double	No	master..sysperfinfo.log flushes/sec
Max Cache Scan ( CACHE_MAX_F REE_PAGE_SCAN )	予約フィールドのため使用できません。	HI	-	-	-
Max Tempdb Space Used Mbytes ( MAX_TEMPDB_ SPACE_USED_MB )	インターバル中に tempdb データベースで使用されたスペースの最大値。メガバイト単位。	HI	double	No	master..sysperfinfo.da ta file(s) size (kb) / 1024
Max Users Conn'd ( MAX_USERS_CO NNECTED )	インターバル中に確立されたユーザー接続数の最大値。	HI	ulong	No	master..sysperfinfo.us er connections
Net Reads/sec ( NET_NETWORK _READS_PER_SEC )	予約フィールドのため使用できません。	AVG	-	-	-
Net Writes/sec ( NET_NETWORK _WRITES_PER_SE C )	予約フィールドのため使用できません。	AVG	-	-	-
Page Reads/sec ( IO_PAGE_READ S_PER_SEC )	実行された物理的なページ読み込み回数の累積値。 <sup>2</sup>	AVG	double	No	master..sysperfinfo.pa ge reads/sec
Page Writes/sec ( IO_PAGE_WRI TES_PER_SEC )	実行された物理的なページ書き込み回数の累積値。 <sup>2</sup>	AVG	double	No	master..sysperfinfo.pa ge writes/sec
RA Pages Fetched into Cache/sec ( RA_PAGES_FET CHED_INT0_CAC HE_PER_SEC )	Read Ahead Manager によってキャッシュにプリフェッチされたページ数の累積値。 <sup>2</sup>	AVG	double	No	master..sysperfinfo.re adahead pages/sec
RA Pages Found in Cache/sec ( RA_PAGES_FOU ND_IN_CACHE_P ER_SEC )	予約フィールドのため使用できません。	AVG	-	-	-
RA Physical Reads/ sec ( RA_PHYSICAL_ READS_PER_SEC )	Read Ahead Manager によって発行された物理的な読み込み回数の累積値 ( 1 回の読み込みは、8 キロバイトのページを 8 ページ分 )。 <sup>2</sup>	AVG	double	No	master..sysperfinfo.pa ge reads/sec
RA Slots Used ( RA_SLOTS_USE D )	予約フィールドのため使用できません。	COPY	-	-	-
Reads Pending ( IO_OUTSTANDI NG_READS )	予約フィールドのため使用できません。	AVG	-	-	-
Record Time ( RECORD_TIME )	インターバル終了日時。グリニッジ標準時形式。 <sup>1</sup>	COPY	time_t	No	Agent Collector

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
Record Type ( INPUT_RECORD _TYPE )	レコード種別。常に 「SERV」 <sup>1</sup>	COPY	char(8)	No	Agent Collector
Start Time ( START_TIME )	インターバル開始日時。グリ ニッジ標準時形式。 <sup>1</sup>	COPY	time_t	No	Agent Collector
Trans/sec ( IO_TRANSACTI ONS_PER_SEC )	実行された Transact-SQL コ マンドバッチ数の累積値。 <sup>2</sup>	AVG	double	No	master..sysperfinfo.ba tch requests/sec
User Conns ( USER_CONNEC TIONS )	クライアント接続数。 <sup>1</sup>	COPY	ulong	No	master..sysperfinfo.us er connections
Writes Pending ( IO_OUTSTANDI NG_WRITES )	予約フィールドのため使用で きません。	AVG	-	-	-

## Server Overview 2 (PI\_SRV2)

### 機能

Server Overview 2 (PI\_SRV2) レコードは、Microsoft SQL Server に関するキャッシュ・ヒット率や入出力などの全体的な詳細情報を示します。Server Overview 2 (PI\_SRV2) レコードでは、Microsoft SQL Server から取得する "/sec" カウンタが累積値となるフィールドを 1 秒当たりの変化量として取得します。レコードは 1 件だけ作成されます。

### デフォルト値および変更できる値

項目	デフォルト値	変更可否
Collection Interval	60	
Collection Offset	0	
Log	No	
LOGIF	空白	

### ODBC キーフィールド

なし

### ライフタイム

Microsoft SQL Server インスタンスの開始から停止まで。

### レコードサイズ

固定部：1,009 バイト

可変部：0 バイト

### フィールド

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
Avg Cache Scan ( CACHE_AVG_FREE_PAGE_SCAN )	予約フィールドのため使用できません。	AVG	-	-	-
Cache Buffers Free ( CACHE_NUMBER_OF_FREE_BUFFERS )	データ収集時に空きプールにあるデータキャッシュバッファの数。Microsoft SQL Server 2012 の場合は、常に 0。 <sup>2</sup>	AVG	ulong	No	master.sysperfinfo.free pages
Cache Hit % ( CACHE_HIT_RATIO )	データキャッシュ内でデータページが見つかった回数の割合。 <sup>2</sup>	AVG	double	No	master.sysperfinfo.buffer cache hit ratio / buffer cache hit ratio base * 100
Command Queue Length ( NET_COMMAND_QUEUE_LENGTH )	予約フィールドのため使用できません。	AVG	-	-	-

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
Lazy Writes/sec ( IO_LAZY_WRITE S_PER_SEC )	Lazy Writer によってディスクへとフラッシュされた、1 秒当たりのページ数 ( 1 ページは 8 キロバイト )。 <sup>2</sup>	AVG	double	Yes <sup>6</sup>	master..sysperfinfo.Lazy writes/sec
Log Writes/sec ( IO_LOG_WRITE S_PER_SEC )	物理的にディスクに書き込まれた、1 秒当たりのログページ数。 <sup>2</sup>	AVG	double	Yes <sup>6</sup>	master..sysperfinfo.log flushes/sec
Max Cache Scan ( CACHE_MAX_F REE_PAGE_SCAN )	予約フィールドのため使用できません。	HI	-	-	-
Max Tempdb Space Used Mbytes ( MAX_TEMPDB_ SPACE_USED_MB )	インターバル中に tempdb データベースで使用されたスペースの最大値。メガバイト単位。	HI	double	No	master..sysperfinfo.data file(s) size (kb) / 1024
Max Users Conn'd ( MAX_USERS_CO NNECTED )	インターバル中に確立されたユーザー接続数の最大値。	HI	ulong	No	master..sysperfinfo.user connections
Net Reads/sec ( NET_NETWORK_ READS_PER_SEC )	予約フィールドのため使用できません。	AVG	-	-	-
Net Writes/sec ( NET_NETWORK_ WRITES_PER_SE C )	予約フィールドのため使用できません。	AVG	-	-	-
Page Reads/sec ( IO_PAGE_READ S_PER_SEC )	実行された、1 秒当たりの物理的なページ読み込み回数。 <sup>2</sup>	AVG	double	Yes <sup>6</sup>	master..sysperfinfo.page reads/sec
Page Writes/sec ( IO_PAGE_WRI TES_PER_SEC )	実行された、1 秒当たりの物理的なページ書き込み回数。 <sup>2</sup>	AVG	double	Yes <sup>6</sup>	master..sysperfinfo.page writes/sec
RA Pages Fetched into Cache/sec ( RA_PAGES_FET CHED_INTO_CAC HE_PER_SEC )	Read Ahead Manager によってキャッシュにプリフェッチされた、1 秒当たりのページ数。 <sup>2</sup>	AVG	double	Yes <sup>6</sup>	master..sysperfinfo.readahead pages/sec
RA Pages Found in Cache/sec ( RA_PAGES_FOU ND_IN_CACHE_P ER_SEC )	予約フィールドのため使用できません。	AVG	-	-	-
RA Physical Reads/ sec ( RA_PHYSICAL_ READS_PER_SEC )	Read Ahead Manager によって発行された、1 秒当たりの物理的な読み込み回数 ( 1 回の読み込みは、8 キロバイトのページを 8 ページ分 )。 <sup>2</sup>	AVG	double	Yes <sup>6</sup>	master..sysperfinfo.page reads/sec
RA Slots Used ( RA_SLOTS_USE D )	予約フィールドのため使用できません。	COPY	-	-	-

5. レコード

Server Overview 2 (PI\_SRV2)

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
Reads Pending ( IO_OUTSTANDING_READS )	予約フィールドのため使用できません。	AVG	-	-	-
Record Time ( RECORD_TIME )	インターバル終了日時。グリニッジ標準時形式。 <sup>1</sup>	COPY	time_t	No	Agent Collector
Record Type ( INPUT_RECORD_TYPE )	レコード種別。常に「SRV2」。 <sup>1</sup>	COPY	char(8)	No	Agent Collector
Start Time ( START_TIME )	インターバル開始日時。グリニッジ標準時形式。 <sup>1</sup>	COPY	time_t	No	Agent Collector
Trans/sec ( IO_TRANSACTIONS_PER_SEC )	実行された、1秒当たりの Transact-SQL コマンドバッチ数。 <sup>2</sup>	AVG	double	Yes <sup>6</sup>	master.sysperfinfo.batch requests/sec
User Conns ( USER_CONNECTIONS )	クライアント接続数。 <sup>1</sup>	COPY	ulong	No	master.sysperfinfo.user connections
Writes Pending ( IO_OUTSTANDING_WRITES )	予約フィールドのため使用できません。	AVG	-	-	-

注 6

SQL Server データベースから取得するデータの変化量を基に算出しています。



## Server Space Detail ( PD\_SS )

### 機能

Server Space Detail ( PD\_SS ) レコードは、Microsoft SQL Server が使用するディスクスペースの大きさに関する情報を示します。レコードは 1 件だけ作成されます。

### デフォルト値および変更できる値

項目	デフォルト値	変更可否
Collection Interval	60	
Collection Offset	0	
Log	No	
LOGIF	空白	

### ODBC キーフィールド

なし

### ライフタイム

Microsoft SQL Server インスタンスの作成から削除まで。

### レコードサイズ

固定部：753 バイト

可変部：0 バイト

### フィールド

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
DB Size ( SIZE )	全データベースのサイズ。メガバイト単位。	-	double	No	dbo.sysfiles
Data Mbytes ( DATA )	使用中データスペースの大きさ。メガバイト単位。	-	double	No	sys.partitions, sys.allocation_units, sys.internal_tables
Free % ( PERC_FREE )	データファイルとトランザクションログファイルを合わせた全データベースのサイズに対する未割り当てスペースの割合。	-	double	No	dbo.sysfiles, sys.partitions, sys.allocation_units, sys.internal_tables
Free Mbytes ( FREE_SPACE )	データファイルとトランザクションログファイルを合わせた全データベースのサイズに対する未割り当てスペースの大きさ。メガバイト単位。	-	double	No	dbo.sysfiles, sys.partitions, sys.allocation_units, sys.internal_tables
Index Mbytes ( IDX )	使用中インデックススペースの大きさ。メガバイト単位。	-	double	No	sys.partitions, sys.allocation_units, sys.internal_tables
Log Mbytes ( LOG )	使用中ログスペースの大きさ。メガバイト単位。	-	double	No	DBCC SQLPERF(LOGSPACE)

## 5. レコード

### Server Space Detail ( PD\_SS )

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
Record Time ( RECORD_TIME )	インターバル終了日時。グリニッジ標準時形式。	-	time_t	No	Agent Collector
Record Type ( INPUT_RECORD_TYPE )	レコード種別。常に「SS」。	-	char(8)	No	Agent Collector
Rsvd Mbytes ( RESERVED )	割り当て済みスペースの大きさ。メガバイト単位。	-	double	No	sys.partitions, sys.allocation_units, sys.internal_tables
Start Time ( START_TIME )	インターバル開始日時。グリニッジ標準時形式。	-	time_t	No	Agent Collector
Unused % ( PERC_USED )	割り当て済みスペースに対する割り当て済み未使用スペースの割合。	-	double	No	sys.partitions, sys.allocation_units, sys.internal_tables
Unused Mbytes ( UNUSED )	割り当て済み未使用スペースの大きさ。メガバイト単位。	-	double	No	sys.partitions, sys.allocation_units, sys.internal_tables

## Server Space Interval (PI\_SI)

### 機能

Server Space Interval (PI\_SI) レコードは、Microsoft SQL Server が使用するディスクスペースの大きさに関するインターバル情報を示します。レコードは 1 件だけ作成されます。

### デフォルト値および変更できる値

項目	デフォルト値	変更可否
Collection Interval	60	
Collection Offset	0	
Log	No	
LOGIF	空白	

### ODBC キーフィールド

なし

### ライフタイム

Microsoft SQL Server インスタンスの作成から削除まで。

### レコードサイズ

固定部：777 バイト

可変部：0 バイト

### フィールド

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
DB Size ( SIZE )	全データベースのサイズ。メガバイト単位。 <sup>1</sup>	COPY	double	No	dbo.sysfiles
Data Mbytes ( DATA )	使用中データスペースの大きさ。メガバイト単位。 <sup>1</sup>	COPY	double	No	sys.partitions, sys.allocation_units, sys.internal_tables
Free % ( PERC_FREE )	データファイルとトランザクションログファイルを合わせたデータベース全体のサイズに対する未割り当てスペースの割合。 <sup>2</sup>	AVG	double	No	dbo.sysfiles, sys.partitions, sys.allocation_units, sys.internal_tables
Free Mbytes ( FREE_SPACE )	データファイルとトランザクションログファイルを合わせたデータベース全体のサイズに対する未割り当てスペースの大きさ。メガバイト単位。	LO	double	No	dbo.sysfiles, sys.partitions, sys.allocation_units, sys.internal_tables
Index Mbytes ( IDX )	使用中インデックススペースの大きさ。メガバイト単位。 <sup>1</sup>	COPY	double	No	sys.partitions, sys.allocation_units, sys.internal_tables
Log Mbytes ( LOG )	使用中ログスペースの大きさ。メガバイト単位。 <sup>1</sup>	COPY	double	No	DBCC SQLPERF(LOGSPACE)

## 5. レコード

### Server Space Interval (PI\_SI)

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
Record Time ( RECORD_TIME )	インターバル終了日時。グリ ニッジ標準時形式。 <sup>1</sup>	COPY	time_t	No	Agent Collector
Record Type ( INPUT_RECORD _TYPE )	レコード種別。常に「SI」。 <sup>1</sup>	COPY	char(8)	No	Agent Collector
Rsvd Mbytes ( RESERVED )	割り当て済みスペースの大き さ。メガバイト単位。 <sup>1</sup>	COPY	double	No	sys.partitions, sys.allocation_units, sys.internal_tables
Start Time ( START_TIME )	インターバル開始日時。グリ ニッジ標準時形式。 <sup>1</sup>	COPY	time_t	No	Agent Collector
Unused % ( PERC_USED )	割り当て済みスペースに対す る割り当て済み未使用スペ ースの割合。 <sup>2</sup>	AVG	double	No	sys.partitions, sys.allocation_units, sys.internal_tables
Unused Mbytes ( UNUSED )	割り当て済み未使用スペ ースの大きさ。メガバイト単位。 <sup>1</sup>	COPY	double	No	sys.partitions, sys.allocation_units, sys.internal_tables

## SQL Text ( PD\_SQL )

### 機能

このレコードは、プロセスによって最後に発行されたクエリについての実行情報を表示します。レコードは、プロセスが最後に発行したクエリの数だけ作成されます。このレコードは、複数インスタンスレコードです。

このレコードの SQL Plan フィールドと SQL Text フィールドは、データ取得に DBCC INPUTBUFFER ステートメントを使用します。このステートメントの実行には Microsoft SQL Server の固定サーバロール sysadmin のメンバーアカウントが必要です。

なお、このレコードはリアルタイムでだけ使用できるレコードのため、PFM - Web Console の [ エージェント階層 ] タブでエージェントアイコンをクリックし、[ プロパティの表示 ] メソッドをクリックして表示される [ プロパティ ] 画面には表示されません。

### ODBC キーフィールド

PD\_SQL\_SPID

### ライフタイム

なし。

### レコードサイズ

固定部：681 バイト

可変部：30,464 バイト

### フィールド

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
Command ( COMMAND )	最後に実行されたコマンド。	-	string(33)	No	master..sysprocesses.cmd
Record Time ( RECORD_TIME )	インターバル終了日時。グリニッジ標準時形式。	-	time_t	No	Agent Collector
Record Type ( INPUT_RECORD_TYPE )	レコード種別。常に「SQL」。	-	char(8)	No	Agent Collector
SID ( SID )	ユーザーのセキュリティ識別子。	-	string(171)	No	master..syslogins.sid
SPID ( SPID )	プロセス ID。	-	word	No	master..sysprocesses.spid
SQL Plan ( SQL_PLAN )	SQL ステートメントの実行情報。	-	string(30001)	No	SQL Text ステートメントを実行する時に "SET SHOWPLAN_ALL ON" と "SET NOEXEC ON" を設定した結果
SQL Text ( SQL_TEXT )	このプロセスによって最後に送られたステートメント。	-	string(30001)	No	DBCC INPUTBUFFER(master..sysprocesses.spid)

5. レコード  
SQL Text ( PD\_SQL )

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
Start Time ( START_TIME )	インターバル開始日時。グリニッジ標準時形式。	-	time_t	No	Agent Collector
User ( USER )	コマンドを発行したユーザーのログイン名。	-	string(257)	No	master..sysprocesses.l oginame

## Transaction Log Overview ( PI\_TLOG )

### 機能

Transaction Log Overview ( PI\_TLOG ) レコードは、トランザクションログスペースに関する情報を示します。各データベースのトランザクションログごとに、1件のレコードが作成されます。このレコードは、複数インスタンスレコードです。

### デフォルト値および変更できる値

項目	デフォルト値	変更可否
Collection Interval	60	
Collection Offset	0	
Log	No	
LOGIF	空白	

### ODBC キーフィールド

PI\_TLOG\_DB\_NAME

### ライフタイム

データベースの作成から削除まで。

### レコードサイズ

固定部：681 バイト

可変部：313 バイト

### フィールド

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
DB Name ( DB_NAME )	データベース名。 <sup>1</sup>	COPY	string(257)	No	DBCC SQLPERF(LOGSPACE)
Log Size Mbytes ( LOG_SIZE_MB )	トランザクションログに割り当てられているスペースの大きさ。メガバイト単位。 <sup>2</sup>	AVG	double	No	DBCC SQLPERF(LOGSPACE)
Log Space Used % ( LOG_SPACE_USED_PCT )	トランザクションログが使用しているログスペースの割合。 <sup>2</sup>	AVG	double	No	DBCC SQLPERF(LOGSPACE)
Max Log Space Used % ( MAX_LOG_SPACE_USED_PCT )	インターバル中に使用されたログスペースの割合の最大値。	HI	double	No	DBCC SQLPERF(LOGSPACE)
Max Log Space Used Mbytes ( MAX_LOG_SPACE_USED_MB )	インターバル中に使用されたログスペースの大きさの最大値。メガバイト単位。	HI	double	No	DBCC SQLPERF(LOGSPACE)
Record Time ( RECORD_TIME )	インターバル終了日時。グリニッジ標準時形式。 <sup>1</sup>	COPY	time_t	No	Agent Collector

## 5. レコード

### Transaction Log Overview (PI\_TLOG)

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
Record Type ( INPUT_RECORD _TYPE )	レコード種別。常に 「TLOG」。 <sup>1</sup>	COPY	char(8)	No	Agent Collector
Start Time ( START_TIME )	インターバル開始日時。グリ ニッジ標準時形式。 <sup>1</sup>	COPY	time_t	No	Agent Collector



## User-Defined Counter Overview (PI\_UCTR)

### 機能

User-Defined Counter Overview (PI\_UCTR) レコードは、ユーザーが定義した各カウンターに関する情報を示します。レコードは1件だけ作成されます。

### デフォルト値および変更できる値

項目	デフォルト値	変更可否
Collection Interval	60	
Collection Offset	0	
Log	No	
LOGIF	空白	

### ODBC キーフィールド

なし

### ライフタイム

各カウンターの定義時から定義解除まで。

### レコードサイズ

固定部：761 バイト

可変部：0 バイト

### フィールド

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
Record Time ( RECORD_TIME )	インターバル終了日時。グリニッジ標準時形式。 <sup>1</sup>	COPY	time_t	No	Agent Collector
Record Type ( INPUT_RECORD_TYPE )	レコード種別。常に「UCTR」。 <sup>1</sup>	COPY	char(8)	No	Agent Collector
SQL User Counter 1 ( COUNTER_1 )	Microsoft SQL Server のユーザー定義カウンター 1。 <sup>1</sup>	COPY	double	No	master..sysperfinfo.User counter1
SQL User Counter 2 ( COUNTER_2 )	Microsoft SQL Server のユーザー定義カウンター 2。 <sup>1</sup>	COPY	double	No	master..sysperfinfo.User counter2
SQL User Counter 3 ( COUNTER_3 )	Microsoft SQL Server のユーザー定義カウンター 3。 <sup>1</sup>	COPY	double	No	master..sysperfinfo.User counter3
SQL User Counter 4 ( COUNTER_4 )	Microsoft SQL Server のユーザー定義カウンター 4。 <sup>1</sup>	COPY	double	No	master..sysperfinfo.User counter4
SQL User Counter 5 ( COUNTER_5 )	Microsoft SQL Server のユーザー定義カウンター 5。 <sup>1</sup>	COPY	double	No	master..sysperfinfo.User counter5
SQL User Counter 6 ( COUNTER_6 )	Microsoft SQL Server のユーザー定義カウンター 6。 <sup>1</sup>	COPY	double	No	master..sysperfinfo.User counter6

## 5. レコード

### User-Defined Counter Overview (PI\_UCTR)

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
SQL User Counter 7 ( COUNTER_7 )	Microsoft SQL Server のユーザー定義カウンター 7。 <sup>1</sup>	COPY	double	No	master..sysperfinfo.User counter7
SQL User Counter 8 ( COUNTER_8 )	Microsoft SQL Server のユーザー定義カウンター 8。 <sup>1</sup>	COPY	double	No	master..sysperfinfo.User counter8
SQL User Counter 9 ( COUNTER_9 )	Microsoft SQL Server のユーザー定義カウンター 9。 <sup>1</sup>	COPY	double	No	master..sysperfinfo.User counter9
SQL User Counter 10 ( COUNTER_10 )	Microsoft SQL Server のユーザー定義カウンター 10。 <sup>1</sup>	COPY	double	No	master..sysperfinfo.User counter10
Start Time ( START_TIME )	インターバル開始日時。グリニッジ標準時形式。 <sup>1</sup>	COPY	time_t	No	Agent Collector

## User Process Detail ( PD\_USER )

### 機能

User Process Detail ( PD\_USER ) レコードは、各ログインユーザーに関する情報を示します。ユーザープロセスごとに、1 件のレコードが作成されます。このレコードは、複数インスタンスレコードです。

### デフォルト値および変更できる値

項目	デフォルト値	変更可否
Collection Interval	60	
Collection Offset	0	
Log	No	
LOGIF	空白	

### ODBC キーフィールド

- PD\_USER\_SID
- PD\_USER\_SPID

### ライフタイム

プロセスの起動から停止まで。

### レコードサイズ

固定部：681 バイト

可変部：791 バイト

### フィールド

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
CPU Time ( CPU_TIME )	該当するユーザーのために CPU がビジーとなった累積時間。	-	utime	No	master..sysprocesses.cpu
Locks held ( LOCKS_HELD )	ユーザー接続によって保持されたロックの数。	-	ulong	No	master..syslockinfo.req_spid
Login Name ( LOGIN_NAME )	該当するユーザーの実際の名前。	-	string(257)	No	master..syslogins.loginname
Mem Pages ( MEMORY )	ユーザー接続に割り当てられたメモリの大きさ。ページ単位 ( 1 ページは 8 キロバイト )	-	ulong	No	master..sysprocesses.memusage
Physical I/O ( PHYSICAL_IO )	該当するユーザーのディスク読み書きの累積回数。	-	double	No	master..sysprocesses.physical_io
Record Time ( RECORD_TIME )	インターバル終了日時。グリニッジ標準時形式。	-	time_t	No	Agent Collector
Record Type ( INPUT_RECORD_TYPE )	レコード種別。常に「USER」。	-	char(8)	No	Agent Collector

## 5. レコード

### User Process Detail ( PD\_USER )

PFM - View 名 ( PFM - Manager 名 )	説明	要約	形式	デルタ	データソース
Role ( ROLE )	該当するユーザーが所属する固定サーバロール。コンマ区切りで表示。	-	string(80)	No	master..syslogins
SID ( SID )	該当するユーザーのセキュリティ識別子。16進数で表示。Microsoft SQL Server の syslogins システムテーブルから情報を取得できなかった場合、sysprocesses システムテーブルから情報を取得する。	-	string(171)	No	master..syslogins.sid または master..sysprocesses.sid
SPID ( SPID )	該当するユーザーの接続プロセス ID。	-	word	No	master..sysprocesses.spid
Start Time ( START_TIME )	インターバル開始日時。グリニッジ標準時形式。	-	time_t	No	Agent Collector
User ( USER_ID )	ユーザー ID。Microsoft SQL Server の syslogins システムテーブルから情報を取得できなかった場合、sysprocesses システムテーブルから情報を取得する。その際、61文字以上のユーザー ID は一部が切り取られる。	-	string(257)	No	master..sysprocesses.sid, master..syslogins.name または master..sysprocesses.sid, master..sysprocesses.loginame

# 6

## メッセージ

この章では、PFM - Agent for Microsoft SQL Server のメッセージ形式、出力先一覧、Windows イベントログの一覧、およびメッセージ一覧について説明します。

---

6.1 メッセージの形式

---

6.2 メッセージの出力先一覧

---

6.3 Windows イベントログの一覧

---

6.4 メッセージ一覧

---

## 6.1 メッセージの形式

PFM・Agent for Microsoft SQL Server が出力するメッセージの形式と、マニュアルでの記載形式を示します。

### 6.1.1 メッセージの出力形式

PFM・Agent for Microsoft SQL Server が出力するメッセージの形式を説明します。メッセージは、メッセージ ID とそれに続くメッセージテキストで構成されます。形式を次に示します。

KAVFnnnnn-Yメッセージテキスト

メッセージ ID は、次の内容を示しています。

K

システム識別子を示します。

AVF

PFM・Agent のメッセージであることを示します。

nnnnn

メッセージの通し番号を示します。PFM・Agent for Microsoft SQL Server のメッセージ番号は、「21xxx」です。

Y

メッセージの種類を示します。

- E：エラー  
処理は中断されます。
- W：警告  
メッセージ出力後、処理は続けられます。
- I：情報  
ユーザーに情報を知らせます。
- Q：応答  
ユーザーに応答を促します。

メッセージの種類と Windows イベントログの種類との対応を次に示します。

-E

- レベル：エラー
- 意味：エラーメッセージ。

-W

- レベル：警告
- 意味：警告メッセージ。

-I

- レベル：情報
- 意味：付加情報メッセージ。

-Q

(出力されない)

によって表示内容が変わることを示しています。また、メッセージをメッセージ ID 順に記載しています。記載形式の例を次に示します。

なお、エージェントログに出力されるメッセージ (KAVF21800 以降) には、日本語メッセージテキストがありません。

#### メッセージ ID

英語メッセージテキスト  
日本語メッセージテキスト

メッセージの説明文

(S)

システムの処置を示します。

(O)

メッセージが表示されたときに、オペレーターがとる処置を示します。

#### 参考

システム管理者がオペレーターから連絡を受けた場合は、「7. トラブルへの対処方法」を参照してログ情報を採取し、初期調査をしてください。  
トラブル要因の初期調査をする場合は、OS のログ情報 (Windows イベントログ) や、PFM・Agent for Microsoft SQL Server が出力する各種ログ情報を参照してください。これらのログ情報のトラブル発生時間帯の内容を参照して、トラブルを回避したり、トラブルに対処したりしてください。また、トラブルが発生するまでの操作方法などを記録してください。同時に、できるだけ再現性の有無を確認するようにしてください。

### 6.1.2 メッセージの記載形式

このマニュアルでのメッセージの記載形式を示します。メッセージテキストで太字になっている部分は、メッセージが表示される状況

## 6.2 メッセージの出力先一覧

ここでは、PFM - Agent for Microsoft SQL Server が出力する各メッセージの出力先を一覧で示します。

表中では、出力先を凡例のように表記しています。

(凡例)

- : 出力する
- : 出力しない

表 6-1 PFM - Agent for Microsoft SQL Server のメッセージの出力先一覧

メッセージ ID	出力先					
	Windows イベントログ	共通メッセージログ	エージェントログ		JP1 システムイベント <sub>1</sub>	エージェントイベント <sub>2</sub>
			通常ログ	異常ログ		
KAVF21001			○	○	○	○
KAVF21002			○	○	○	○
KAVF21003			○	○	○	○
KAVF21004			○	○	○	○
KAVF21200	○		○	○	○	○
KAVF21400	○		○	○	○	○
KAVF21401	○		○	○	○	○
KAVF21402	○		○	○	○	○
KAVF21403	○		○	○	○	○
KAVF21404	○		○	○	○	○
KAVF21405	○		○	○	○	○
KAVF21406	○		○	○	○	○
KAVF21407	○		○	○	○	○
KAVF21408	○		○	○	○	○
KAVF21409	○		○	○	○	○
KAVF21410	○		○	○	○	○
KAVF21411	○		○	○	○	○
KAVF21600	○		○	○	○	○
KAVF21601	○		○	○	○	○
KAVF21602	○		○	○	○	○
KAVF21603	○		○	○	○	○
KAVF21604	○		○	○	○	○
KAVF21605	○		○	○	○	○
KAVF21606	○		○	○	○	○
KAVF21607	○		○	○	○	○
KAVF21608	○		○	○	○	○
KAVF21609	○		○	○	○	○
KAVF21610	○		○	○	○	○
KAVF21611	○		○	○	○	○
KAVF21612	○		○	○	○	○
KAVF21613	○		○	○	○	○
KAVF21614	○		○	○	○	○
KAVF21700	○		○	○	○	○
KAVF21800	○	○	○	○	○	○
KAVF21801	○	○	○	○	○	○
KAVF21802	○	○	○	○	○	○
KAVF21803	○	○	○	○	○	○
KAVF21804	○	○	○	○	○	○

メッセージ ID	出力先					
	Windows イベントログ	共通メッセージログ	エージェントログ		JP1 システムイベント <sub>1</sub>	エージェントイベント <sub>2</sub>
			通常ログ	異常ログ		
KAVF21805	○	○	○	○	○	○
KAVF21806	○	○	○	○	○	○
KAVF21807	○	○	○	○	○	○
KAVF21808	○	○	○	○	○	○
KAVF21809	○	○	○	○	○	○
KAVF21810	○	○	○	○	○	○
KAVF21811	○	○	○	○	○	○
KAVF21812	○	○	○	○	○	○
KAVF21813	○	○	○	○	○	○
KAVF21814	○	○	○	○	○	○
KAVF21815	○	○	○	○	○	○
KAVF21816	○	○	○	○	○	○
KAVF21817	○	○	○	○	○	○
KAVF21818	○	○	○	○	○	○
KAVF21819	○	○	○	○	○	○
KAVF21820	○	○	○	○	○	○
KAVF21821	○	○	○	○	○	○
KAVF21822	○	○	○	○	○	○
KAVF21823	○	○	○	○	○	○
KAVF21824	○	○	○	○	○	○
KAVF21825	○	○	○	○	○	○
KAVF21826	○	○	○	○	○	○
KAVF21827	○	○	○	○	○	○
KAVF21828	○	○	○	○	○	○
KAVF21829	○	○	○	○	○	○
KAVF21830	○	○	○	○	○	○
KAVF21831	○	○	○	○	○	○
KAVF21832	○	○	○	○	○	○
KAVF21833	○	○	○	○	○	○
KAVF21834	○	○	○	○	○	○
KAVF21835	○	○	○	○	○	○
KAVF21836	○	○	○	○	○	○
KAVF21837	○	○	○	○	○	○
KAVF21838	○	○	○	○	○	○
KAVF21839	○	○	○	○	○	○
KAVF21840	○	○	○	○	○	○
KAVF21841	○	○	○	○	○	○
KAVF21842	○	○	○	○	○	○
KAVF21843	○	○	○	○	○	○
KAVF21844	○	○	○	○	○	○
KAVF21845	○	○	○	○	○	○
KAVF21846	○	○	○	○	○	○
KAVF21847	○	○	○	○	○	○
KAVF21848	○	○	○	○	○	○
KAVF21849	○	○	○	○	○	○

注 1

JP1 システムイベントは、エージェントの状態の変化を JP1/IM

## 6. メッセージ

に通知するイベントです。JP1 システムイベントの詳細については、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の、統合管理製品 (JP1/IM) と連携した稼働監視について説明している章を参照してください。

JP1 システムイベントを発行するための前提プログラムを次の表に示します。

表 6-2 JP1 システムイベントを発行するための前提プログラム

ホスト種別	前提プログラム	バージョン
監視マネージャー	PFM - Manager	09-00 以降
監視コンソールサーバ	PFM - Web Console	08-00 以降
監視エージェント	PFM - Agent for Microsoft SQL Server	08-00 以降 ( PFM - Agent が出力するイベントを発行するには、09-00 以降が必要です )
	PFM - Manager または PFM - Base	09-00 以降
	JP1/Base	08-50 以降

### 注 2

エージェントイベントは、エージェントの状態の変化を PFM - Manager に通知するイベントです。エージェントイベントの詳細については、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の、イベントの表示について説明している章を参照してください。

エージェントイベントを発行するための前提プログラムを次の表に示します。

表 6-3 エージェントイベントを発行するための前提プログラム

ホスト種別	前提プログラム	バージョン
監視マネージャー	PFM - Manager	09-00 以降
監視コンソールサーバ	PFM - Web Console	08-00 以降
監視エージェント	PFM - Manager または PFM - Base	09-00 以降



## 6.3 Windows イベントログの一覧

ここでは、PFM - Agent for Microsoft SQL Server が Windows イベントログに出力するメッセージ情報の一覧を示します。

Windows イベントログは、[ イベントビューア ] 画面のアプリケーションログに表示されます。

### 参考

[ イベントビューア ] 画面は、Windows の [ スタート ] メニューから表示される [ 管理ツール ] - [ イベントビューア ] を選択することで表示できます。

PFM - Agent for Microsoft SQL Server が出力するイベントの場合、[ イベントビューア ] 画面の [ ソース ] に識別子「PFM-SQL」が表示されます。

PFM - Agent for Microsoft SQL Server が Windows イベントログに出力するメッセージ情報の一覧を次の表に示します。

表 6-4 Windows イベントログ出力メッセージ情報一覧

メッセージ ID	Windows イベントログ	
	イベント ID	種類
KAVF21001	21001	情報
KAVF21002	21002	エラー
KAVF21003	21003	情報
KAVF21004	21004	エラー
KAVF21601	21601	エラー
KAVF21602	21602	エラー
KAVF21603	21603	エラー
KAVF21604	21604	エラー
KAVF21605	21605	エラー
KAVF21606	21606	エラー
KAVF21607	21607	エラー
KAVF21609	21609	エラー
KAVF21610	21610	エラー
KAVF21611	21611	エラー
KAVF21612	21612	エラー
KAVF21613	21613	エラー

## 6.4 メッセージ一覧

PFM - Agent for Microsoft SQL Server が出力するメッセージと対処方法について説明します。PFM - Agent for Microsoft SQL Server のメッセージ一覧を次に示します。

### KAVF21001-I

Agent Collector has stopped. (host=ホスト名, service=ホスト名 <SQL>)

Agent Collectorが停止しました (host=ホスト名, service=ホスト名 <SQL>)

Agent Collector サービスが正常終了しました。

(S)

Agent Collector サービスの処理を終了します。

### KAVF21002-E

Agent Collector has failed to start.  
Agent Collectorの起動に失敗しました

Agent Collector サービスの起動に失敗しました。

(S)

Agent Collector サービスの処理を終了します。

(O)

共通メッセージログに出力されている直前のメッセージを確認し、そのメッセージの対処方法に従ってください。

### KAVF21003-I

Agent Collector has started. (host=ホスト名, service=ホスト名 <SQL>)

Agent Collectorが起動しました (host=ホスト名, service=ホスト名 <SQL>)

Agent Collector サービスの起動が完了しました。

(S)

Agent Collector サービスのパフォーマンスデータ収集処理を開始します。

### KAVF21004-E

Agent Collector has stopped abnormally.  
Agent Collectorが異常停止しました

Agent Collector サービスが異常停止しました。

(S)

Agent Collector サービスの処理を終了します。

(O)

イベントログや共通メッセージログに出力されている直前のメッセージを確認し、そのメッセージの対処方法に従ってください。

### KAVF21200-I

The connection to the SQL Server has been recovered.  
SQL Serverとの接続が回復しました

レコード収集処理中に、Microsoft SQL Server との接続が回復しました。

(S)

Agent Collector サービスのレコード収集処理を続行します。

### KAVF21400-W

An attempt to connect to the SQL Server has failed.  
SQL Serverに接続できませんでした

監視対象の Microsoft SQL Server に接続できません。

(S)

Agent Collector サービスの処理を続行します。

(O)

Microsoft SQL Server が起動されていることを確認してください。また、インスタンス環境を構築する際に入力した次の項目に誤りがないことを確認してください。

- Microsoft SQL Server のインスタンス名
- SQL\_HOST (ホスト名)
- SQL\_USER (ユーザー名)
- SQL\_PASSWORD (パスワード)

Microsoft SQL Server のインスタンス名に誤りがある場合は、インスタンス環境をアンセットアップしたあと、再度正しいインスタンス名でインスタンス環境を設定してください。その他の項目に誤りがある場合は、項目に正しい情報を入力して、インスタンス環境を更新してください。

### KAVF21401-W

Data collection for "レコード名" has failed.  
SQL Serverから情報を取得できませんでした (レコード名)

レコード名に示されるレコードを形成するために必要なデータの収集に失敗しました。

(S)

Agent Collector サービスの処理を続行します。

(O)

このメッセージが連続して出力されている場合、監視対象のシステム環境の設定に誤りがないかどうかを確認してください。要因が判明しない場合、保守資料を採取したあと、システム管理者に連絡してください。保守資料の採取方法については、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の、トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

**KAVF21402-W**

Agent Collector has failed in opening the SQL Server log file. (path=ログファイルパス)

SQL Serverログのオープンに失敗しました (path=ログファイルパス)

Microsoft SQL Server のエラーログファイルのオープンに失敗しました。

(S) Agent Collector サービスの処理を続行します。

(O) インスタンス環境を構築する際に入力した次の項目に誤りがないことを確認してください。

- SQL\_ERRORLOG (エラーログファイル名)

誤りがある場合は、項目に正しい情報を入力して、インスタンス環境を更新してください。

**KAVF21403-W**

Agent Collector has failed to open registry key "レジストリー名", with error code 保守コード。

レジストリーのオープンに失敗しました (レジストリー名, rc=保守コード)

レジストリー名に示されるレジストリーのオープンに失敗しました。保守コードは Win32 システムエラーコードです。

(S) Agent Collector サービスの処理を続行します。

(O) OS のリソースが不足していないこと、OS 全般に障害が発生していないことを確認してください。

**KAVF21404-W**

Agent Collector has failed to get the value of registry key "レジストリー名", with error code 保守コード。

レジストリーの読み込みに失敗しました (レジストリー名, rc=保守コード)

レジストリー名に示されるレジストリーの読み込みに失敗しました。保守コードは Win32 システムエラーコードです。

(S) Agent Collector サービスの処理を続行します。

(O) Microsoft SQL Server が正しくインストールされていること、OS 全般に障害が発生していないことを確認してください。

**KAVF21405-W**

No entry for "設定項目" in the service startup initialization file. The default value is "デフォルト値".

サービス起動情報ファイルから設定値を取得できませんでした (設定項目, default=デフォルト値)

サービス起動情報ファイルから設定項目に示される値を取得できま

せんでした。

(S) 設定項目のデフォルト値を使用します。

(O) PFM・Web Console の [ エージェント階層 ] タブで、エージェントのプロパティとして Agent Configuration が正しく設定されていることを確認してください。

**KAVF21406-W**

The specified file "ファイル名" is not an error log file of SQL Server. 指定されたファイル (ファイル名) は、SQL Serverのエラーログファイルではありません

指定されたエラーログファイルは、Microsoft SQL Server のエラーログファイルではないため、Microsoft SQL Server のエラーログに関するデータを収集できません。

(S) Microsoft SQL Server のエラーログに関するデータを収集しないで、Agent Collector サービスの処理を続行します。

(O) PFM・Web Console の [ エージェント階層 ] タブで、エージェントのプロパティとして Agent Configuration の Errorlog が正しく設定されているかどうかを確認してください。正しい値が設定されていない場合は、jpcconf inst setup (jpcinssetup) コマンドで正しい値を再設定してください。

**KAVF21407-W**

The version of the specified error log file "ファイル名" of SQL Server is not supported.

指定されたファイル (ファイル名) は、サポートしていないバージョンのSQL Serverのエラーログファイルです

指定されたエラーログファイルは、PFM・Agent for Microsoft SQL Server でサポートしていないバージョンのMicrosoft SQL Server のエラーログファイルであるため、Microsoft SQL Server のエラーログに関するデータを収集できません。

(S) Microsoft SQL Server のエラーログに関するデータを収集しないで、Agent Collector サービスの処理を続行します。

(O) 監視対象のMicrosoft SQL Server が、PFM・Agent for Microsoft SQL Server でサポートしているバージョンであることを確認してください。

**KAVF21408-W**

Agent Collector could not collect the record for the SQL Server Log due to the wrong format of jpcagt.ini file.

jpcagt.iniファイルが不正なため、SQL Serverログに関するレコードの収集を行うことができませんでした

jpcagt.ini ファイルが不正なため、Microsoft SQL Server のエ

ラーログに関するレコードを収集できませんでした。

(S)

Microsoft SQL Server のエラーログに関するデータを収集しないで、Agent Collector サービスの処理を続行します。

(O)

まず、次に示す内容を確認し、対処してください。

- jpcagt.ini ファイルにアクセス権限があるかどうか  
jpcagt.ini ファイルにアクセス権限がない場合は、アクセス権限を付与してください。
- jpcagt.ini ファイルへの書き込みが許可されているかどうか  
jpcagt.ini ファイルへの書き込みが許可されていない場合は、書き込みを許可してください。

上記に当てはまらない場合は、jpcagt.ini ファイルが壊れています。次に示す手順に従って jpcagt.ini ファイルを修復してください。

1. PFM - Agent for Microsoft SQL Server のインスタンス環境のサービスを停止する。
2. jpcagt.ini.model ファイルを jpcagt.ini ファイルにコピーする。  
コピー元：インストール先フォルダ %agtq%agent% インスタンス名 %jpcagt.ini.model  
コピー先：インストール先フォルダ %agtq%agent% インスタンス名 %jpcagt.ini
3. PFM - Agent for Microsoft SQL Server のサービスを起動する。
4. レコード収集の設定をする。  
PFM - Web Console の [ エージェント階層 ] タブで、エージェントのプロパティとして、Agent Configuration の各項目に適切な値を再設定してください。

#### KAVF21409-W

Agent property "設定項目" has been set to the minimum value 最小値 since the specified value exceeded the lower limit of the property. Agentのプロパティとして指定可能な範囲を下回る数値が指定されました (設定項目, minimum value=最小値)

Agentのプロパティとして、指定できる値の範囲より小さい値が指定されたため、指定できる値の範囲の最小値を設定しました。

(S)

指定された値を無効にし、該当する項目の最小値を設定して処理を続行します。

(O)

設定された値で問題がないかどうかを確認してください。問題がある場合は、適切な値を再度指定してください。

#### KAVF21410-W

Agent property "設定項目" has been set to the maximum value 最大値 since the specified value exceeded the upper limit of the property. Agentのプロパティとして指定可能な範囲を上回る数値が指定されました (設定項目, maximum value=最大値)

Agentのプロパティとして、指定できる値の範囲より大きい値が指定されたため、指定できる値の範囲の最大値を設定しました。

(S)

指定された値を無効にし、該当する項目の最大値を設定して処理を続行します。

(O)

設定された値で問題がないかどうかを確認してください。問題がある場合は、適切な値を再度指定してください。

#### KAVF21411-W

A non-numeral character is specified to the Agent property field. Agentプロパティで数字以外の文字が指定されました

Agentのプロパティとして数値を指定する部分に、数値以外の値が指定されたため、該当する項目の値を更新できませんでした。

(S)

指定された値を無効にし、指定される前の値を使って処理を続行します。

(O)

数値だけを指定していることを確認してください。

#### KAVF21600-E

Initialization of the trace log is failed due to: 理由  
ログ出力処理の初期化に失敗しました (理由)

ログ出力処理の初期化に失敗しました。

(S)

Agent Collector サービスの処理を終了します。

(O)

OS 全般に障害が発生していないことを確認してください。

#### KAVF21601-E

Initialization of Agent Collector has failed.  
Agent Collectorの初期化に失敗しました

Agent Collector サービスの起動処理中に、サービス起動情報ファイルの読み込みに失敗しました。

(S)

Agent Collector サービスの処理を終了します。

(O)

サービス起動情報ファイル(jpcagt.ini)が、「インストール先フォルダ %agtq%agent% インスタンス名」下にあることを確認してください。

**KAVF21602-E**

No entry for the SQL Server instance name in the service startup initialization file.

サービス起動情報ファイルからSQL Serverインスタンス名を取得できませんでした

Agent Collector サービスの起動処理中に、サービス起動情報ファイルから監視対象である Microsoft SQL Server のインスタンス名を取得できませんでした。

**(S)**

Agent Collector サービスの処理を終了します。

**(O)**

インスタンス環境を構築する際に入力した次の項目に誤りがないことを確認してください。

- Microsoft SQL Server のインスタンス名

誤りがある場合は、インスタンス環境をアンセットアップしたあと、再度正しいインスタンス名でインスタンス環境を設定してください。

**KAVF21603-E**

No login ID for instance "インスタンス名" in the service startup initialization file.

サービス起動情報ファイルからログインIDを取得できませんでした (インスタンス名)

Agent Collector サービスの起動処理中に、サービス起動情報ファイルから監視対象である Microsoft SQL Server のアカウント名 (ユーザー名) を取得できませんでした。

**(S)**

Agent Collector サービスの処理を終了します。

**(O)**

インスタンス環境を構築する際に入力した次の項目に誤りがないことを確認してください。

- SQL\_USER (ユーザー名)

誤りがある場合は、項目に正しい情報を入力して、インスタンス環境を更新してください。

**KAVF21604-E**

No password entry for instance "インスタンス名" in the service startup initialization file.

サービス起動情報ファイルからパスワードを取得できませんでした (インスタンス名)

Agent Collector サービスの起動処理中に、サービス起動情報ファイルから監視対象である Microsoft SQL Server のパスワードを取得できませんでした。

**(S)**

Agent Collector サービスの処理を終了します。

**(O)**

インスタンス環境を構築する際に入力した次の項目に誤りがないことを確認してください。

- SQL\_PASSWORD (パスワード)

誤りがある場合は、項目に正しい情報を入力して、インスタンス環境を更新してください。

**KAVF21605-E**

No log file path to the SQL Server for instance "インスタンス名" in the service startup initialization file.

サービス起動情報ファイルからSQL Serverのログファイルパスを取得できませんでした (インスタンス名)

Agent Collector サービスの起動処理中に、サービス起動情報ファイルから監視対象である Microsoft SQL Server のログファイルパスを取得できませんでした。

**(S)**

Agent Collector サービスの処理を終了します。

**(O)**

インスタンス環境を構築する際に入力した次の項目に誤りがないことを確認してください。

- SQL\_ERRORLOG (エラーログファイル名)

誤りがある場合は、項目に正しい情報を入力して、インスタンス環境を更新してください。

**KAVF21606-E**

An error occurred during initialization of the SQL Server API. データベースアクセスAPIの初期化に失敗しました

データベースアクセス API の初期化に失敗しました。

**(S)**

Agent Collector サービスの処理を終了します。

**(O)**

OS 全般に障害が発生していないことを確認してください。

**KAVF21607-E**

Initialization of TCP/IP has failed, with error code 保守コード. TCP/IPの初期化に失敗しました (rc=保守コード)

Agent Collector サービスの起動処理中に、TCP/IP の初期化に失敗しました。

**(S)**

Agent Collector サービスの処理を終了します。

**(O)**

ネットワークの設定に誤りがないことを確認してください。

**KAVF21608-E**

The execution of the SQL query has failed, with error code 保守コード. SQLクエリーの実行に失敗しました (rc=保守コード)

データ収集処理中に、SQL クエリーの実行に失敗しました。

**(S)**

Agent Collector サービスの処理を続行します。

(O)

このメッセージが連続して出力されている場合、監視対象のシステム環境の設定に誤りがないかどうかを確認してください。要因が判明しない場合、保守資料を採取したあと、システム管理者に連絡してください。保守資料の採取方法については、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の、トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

#### KAVF21609-E

---

No host name for instance "インスタンス名" in the service startup initialization file.

サービス起動情報ファイルからホスト名を取得できませんでした (インスタンス名)

Agent Collector サービスの起動処理中に、サービス起動情報ファイルから監視対象である Microsoft SQL Server のホスト名を取得できませんでした。

(S)

Agent Collector サービスの処理を終了します。

(O)

インスタンス環境を構築する際に入力した次の項目に誤りがないことを確認してください。

- SQL\_HOST (ホスト名)

誤りがある場合は、項目に正しい情報を入力して、インスタンス環境を更新してください。

#### KAVF21610-E

---

Agent Collector could not connect to the SQL Server due to the SQL Server Authentication failure.

SQL Server 認証モードでの認証に失敗したため、SQL Server へ接続できませんでした

SQL Server 認証モードを使用して Microsoft SQL Server へ接続できませんでした。

(S)

Agent Collector サービスの処理を終了します。

(O)

インスタンス環境を構築する際に入力した次の項目に誤りがないことを確認してください。

- SQL\_HOST (ホスト名)
- SQL\_USER (ユーザー名)
- SQL\_PASSWORD (パスワード)

誤りがある場合は、項目に正しい情報を入力して、インスタンス環境を更新してください。

#### KAVF21611-E

---

Agent Collector could not connect to the SQL Server due to the Windows Authentication failure.

Windows 認証モードでの認証に失敗したため、SQL Server へ接続できませんでした

Windows 認証モードを使用して Microsoft SQL Server へ接続できませんでした。

(S)

Agent Collector サービスの処理を終了します。

(O)

インスタンス環境を構築する際に入力した次の項目に誤りがないことを確認してください。

- SQL\_HOST (Microsoft SQL Server が稼働しているホスト名)
- SQL\_USER (Microsoft SQL Server のユーザー名)

誤りがある場合は、項目に正しい情報を入力して、インスタンス環境を更新してください。

#### KAVF21612-E

---

While executing "関数名" function "呼び出し先関数名" failed.

"関数名"関数の実行中に"呼び出し先関数名"が失敗しました

関数名で示される関数の実行中に、エラーが発生しました。

(S)

Agent Collector サービスの処理を終了します。

(O)

保守資料を採取したあと、システム管理者に連絡してください。保守資料の採取方法については、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の、トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

#### KAVF21613-E

---

"例外名" exception raised. (Detail: "詳細情報")

"例外名" 例外が発生しました(詳細情報: "詳細情報")

例外名に示される例外が発生しました。

(S)

Agent Collector サービスの処理を終了します。

(O)

保守資料を採取したあと、システム管理者に連絡してください。保守資料の採取方法については、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の、トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

#### KAVF21614-E

---

Failed to output to Agent log . "OS関数" failed. Error code = "エラーコード"

エージェントログの出力に失敗しました。OS 関数が、エラーコードで失敗しました。

**(S)**

Agent Collector サービスの処理を続行します。これ以降、エラー原因が取り除かれるまでエージェントログは採取されません。

**(O)**

エージェントログの出力先のパス、アクセス権限などを確認してください。

**KAVF21700-E**

Memory allocation for object "オブジェクト名" has failed.  
メモリーの確保に失敗しました (オブジェクト名)

オブジェクト名に示されるメモリーの確保に失敗しました。

**(S)**

Agent Collector サービスの処理を終了します。

**(O)**

空きメモリーを増やしてください。

**KAVF21800-I**

Server: "コンピュータ名", User: "ユーザー名", Errorlog: "SQL Server  
エラーログファイルパス"

Agent Collector サービスの Microsoft SQL Server に対する情報を記録します。

**(S)**

Agent Collector サービスの処理を開始します。

**KAVF21801-I**

Agent Collector started : "処理内容"

Agent Collector サービス起動処理中です。処理内容には次のどれかが設定されます。

- Now starting
- TCP/IP Initialization Successful
- Initializing

**(S)**

Agent Collector サービス起動のための処理中です。

**KAVF21802-I**

Agent Collector ended.

Agent Collector サービス終了処理中です。

**(S)**

Agent Collector サービス終了のための処理中です。

**KAVF21803-I**

Records collection started.

レコード収集処理を開始しました。

**(S)**

Agent Collector サービスのレコード収集処理を開始します。

**KAVF21804-I**

Connection to SQL Server started. Authentication : "認証方式"

Microsoft SQL Server への接続を開始します。

**(S)**

Microsoft SQL Server への接続処理を開始します。

**KAVF21805-I**

Connection to SQL Server ended normally.

Microsoft SQL Server との接続が完了しました。

**(S)**

Microsoft SQL Server への接続が完了しました。処理を続行します。

**KAVF21806-I**

The process of the record started = "レコード名"

該当するレコードに関する処理を開始します。

**(S)**

Agent Collector サービスの該当するレコードに関する処理を開始します。

**KAVF21807-I**

Getting record ended = "レコード名" -> Storing started [ count = "レコード数" ]

該当するレコードのデータ収集処理が終了しました。

**(S)**

該当するレコードのデータ収集処理が終了しました。Store データベースへの保存を開始します。

**KAVF21808-I**

The Process of the record ended = "レコード名"

該当するレコードに関する処理を終了します。

**(S)**

Agent Collector サービスの該当するレコードに関する処理を終了します。

**KAVF21809-I**

Records collection ended.

レコード収集処理を終了しました。

**(S)**

Agent Collector サービスのレコード収集処理を終了します。

**KAVF21810-E**

An attempt to connect to SQL Server failed. ("Microsoft SQL Server エラー詳細")

Microsoft SQL Server への接続処理でエラーが発生しました。

Microsoft SQL Server エラー詳細は、Microsoft SQL Server (ADO) が返却するエラーコードです。エラーコードに対応するメッセージが Microsoft SQL Server から返される場合には、そのメッセージも表示されます。

**(S)**  
Agent Collector サービスの処理を続行します。

**(O)**  
Microsoft SQL Server が起動されていることを確認してください。また、インスタンス環境を構築する際に入力した次の項目に誤りがないことを確認してください。

- Microsoft SQL Server のインスタンス名
- SQL\_HOST (ホスト名)
- SQL\_USER (ユーザー名)
- SQL\_PASSWORD (パスワード)

Microsoft SQL Server のインスタンス名に誤りがある場合は、インスタンス環境をアンセットアップしたあと、再度正しいインスタンス名でインスタンス環境を設定してください。その他の項目に誤りがある場合は、項目に正しい情報を入力して、インスタンス環境を更新してください。

Microsoft SQL Server の起動と入力項目に誤りがない場合は、Microsoft SQL Server エラーコードの原因となる事象を取り除いてください。Microsoft SQL Server エラーコードについては、Microsoft SQL Server のマニュアルを参照してください。

**KAVF21811-E**

An error occurred in OS function "Win32 API名". (rc = "保守コード")

Win32 API 名に示される関数でエラーが発生しました。保守コードは Win32 システムエラーコードです。

**(S)**  
Agent Collector サービスを終了します。

**(O)**  
OS のリソースが不足していないこと、OS 全般に障害が発生していないことを確認してください。このメッセージが連続して出力されている場合、監視対象のシステム環境の設定に誤りがないかどうか確認してください。要因が判明しない場合、保守資料を採取したあと、システム管理者に連絡してください。保守資料の採取方法については、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の、トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

**KAVF21812-E**

SQL Server (ADO) returned an error.  
(rc = "Microsoft SQL Serverエラーコード", msg = "Microsoft SQL Serverからのエラーメッセージ")

Microsoft SQL Server へのアクセスでエラーが返されました。

**(S)**  
Agent Collector サービスの処理を続行します。

**(O)**  
Microsoft SQL Server が起動されていることを確認し、Microsoft SQL Server エラーコードの原因となる事象を取り除いてください。Microsoft SQL Server エラーメッセージがある場合は、エラーコードに対応したメッセージが出力されます。Microsoft SQL Server エラーコードについては、Microsoft SQL Server のマニュアルを参照してください。

**KAVF21813-E**

SQL Server (ADO) returned an error. (rc = "Microsoft SQL Server エラーコード", method = "ADOメソッド名", msg = "Microsoft SQL Serverからのエラーメッセージ")

ADO (Microsoft ActiveX データ オブジェクト) 経由の Microsoft SQL Server へのアクセスでエラーが返されました。

**(S)**  
Agent Collector サービスの処理を続行します。

**(O)**  
Microsoft SQL Server が起動されていることを確認し、Microsoft SQL Server エラーコードの原因となる事象を取り除いてください。Microsoft SQL Server エラーメッセージがある場合は、エラーコードに対応したメッセージが出力されます。Microsoft SQL Server エラーコードについては、Microsoft SQL Server のマニュアルを参照してください。

**KAVF21814-E**

An attempt to open an SQL Server log file failed. (rc = "保守コード", path = "ログファイルパス")

Microsoft SQL Server のエラーログファイルのオープンに失敗しました。

**(S)**  
Agent Collector サービスの処理を続行します。保守コードは Win32 システムエラーコードです。

**(O)**  
インスタンス環境を構築する際に入力した、次の項目に誤りがないことを確認してください。

- SQL\_ERRORLOG (エラーログファイル名)

誤りがある場合は、項目に正しい情報を入力して、インスタンス環境を更新してください。



**KAVF21815-E**


---

An error occurred: "エラー詳細内容"

---

Agent Collector サービスの処理中にエラーが発生しました。

**(S)**

Agent Collector サービスを終了します。

**(O)**

OS のリソースが不足していないこと、OS 全般に障害が発生していないことを確認してください。このメッセージが連続して出力されている場合、監視対象のシステム環境の設定に誤りがないかどうか確認してください。要因が判明しない場合、保守資料を採取したあと、システム管理者に連絡してください。保守資料の採取方法については、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の、トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

**KAVF21816-E**


---

An exception occurred: "例外エラー詳細内容"

---

Agent Collector サービスの処理中に例外エラーが発生しました。

**(S)**

Agent Collector サービスの処理を続行します。

**(O)**

OS のリソースが不足していないこと、OS 全般に障害が発生していないことを確認してください。このメッセージが連続して出力されている場合、監視対象のシステム環境の設定に誤りがないかどうか確認してください。要因が判明しない場合、保守資料を採取したあと、システム管理者に連絡してください。保守資料の採取方法については、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の、トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

**KAVF21817-W**


---

A warning-level error occurred: "警告エラー詳細内容"

---

Agent Collector サービスの処理中に警告エラーが発生しました。

**(S)**

Agent Collector サービスの処理を続行します。

**(O)**

次のことを確認してください。

- OS のリソースが不足していないこと。
- OS 全般に障害が発生していないこと。
- 監視対象のシステム環境の設定に誤りがないこと。

**KAVF21818-I**


---

Process "処理名" started.

---

Agent Collector サービスが処理名の処理を開始しました。

**(S)**

Agent Collector サービスが処理名の処理を開始します。

**KAVF21819-I**


---

Process "処理名" ended.

---

Agent Collector サービスが処理名の処理を終了しました。

**(S)**

Agent Collector サービスが処理名の処理を終了しました。

**KAVF21820-E**


---

Process "処理名" failed.

---

Agent Collector サービスが処理名の処理のエラーを検出しました。

**(S)**

Agent Collector サービスの処理を続行します。

**KAVF21821-W**


---

The value of the agent property "プロパティ名" is invalid or not within the allowable range. (Allowable range: "範囲値")

---

Agent Collector サービスのプロパティに不正な値または範囲外の値が指定されました。

**(S)**

指定された値を無効にして処理を続行します。該当する項目は変更前の値のままです。

**(O)**

設定された値で問題がないかどうかを確認してください。問題がある場合は、適切な値を再度指定してください。

**KAVF21822-W**


---

Connection to SQL Server will be retried.

---

Microsoft SQL Server への接続に失敗したため、再度リトライ接続処理をします。

**(S)**

再度 Microsoft SQL Server へ接続します。

**KAVF21823-I**


---

Agent Collector has stopped. (host= "ホスト名" ,service= "ホスト名 <SQL>")

---

Agent Collector が正常終了しました。

**(S)**

Agent Collector サービスの処理を終了します。

**KAVF21824-E**


---

Agent Collector has failed to start.

---

Agent Collector の起動に失敗しました。

**(S)**

Agent Collector サービスの処理を終了します。

- (O) 共通メッセージログに出力されている直前のメッセージを確認し、そのメッセージの対処方法に従ってください。

#### KAVF21825-I

---

Agent Collector has started. (host="ホスト名",service="ホスト名 <SQL>")

---

Agent Collector が起動しました。

- (S) Agent Collector サービスのパフォーマンスデータ収集処理を開始します。

#### KAVF21826-E

---

Agent Collector has stopped abnormally.

---

Agent Collector が異常停止しました。

- (S) Agent Collector サービスの処理を終了します。
- (O) イベントログや共通メッセージログに出力されている直前のメッセージを確認し、そのメッセージの対処方法に従ってください。

#### KAVF21827-I

---

The connection to the SQL Server has been recovered.

---

レコード収集処理中に Microsoft SQL Server との接続が回復しました。

- (S) Agent Collector サービスのレコード収集処理を続行します。

#### KAVF21828-W

---

Agent Collector has failed in opening the SQL Server log file. (path="ログファイルパス")

---

Microsoft SQL Server のエラーログファイルのオープンに失敗しました。

- (S) Agent Collector サービスの処理を続行します。
- (O) インスタンス環境を構築する際に入力した、次の項目に誤りがないことを確認してください。
- SQL\_ERRORLOG (エラーログファイル名)
- 誤りがある場合は、項目に正しい情報を入力して、インスタンス環境を更新してください。

#### KAVF21829-W

---

Agent Collector has failed to open registry key "レジストリー名", with error code "保守コード".

---

レジストリー名に示されるレジストリーのオープンに失敗しました。保守コードは Win32 システムエラーコードです。

- (S) Agent Collector サービスの処理を続行します。

- (O) OS のリソースが不足していないこと、OS 全般に障害が発生していないことを確認してください。

#### KAVF21830-W

---

Agent Collector has failed to get the value of registry key "レジストリー名", with error code "保守コード".

---

レジストリー名に示されるレジストリーの読み込みに失敗しました。保守コードは Win32 システムエラーコードです。

- (S) Agent Collector サービスの処理を続行します。

- (O) Microsoft SQL Server が正しくインストールされていること、OS 全般に障害が発生していないことを確認してください。

#### KAVF21831-W

---

No entry for "設定項目" in the service startup initialization file. The default value is "デフォルト値".

---

サービス起動情報ファイルから設定項目に示される値を取得できませんでした。

- (S) 設定項目のデフォルト値を使用します。
- (O) PFM・Web Console の [ エージェント階層 ] タブで、エージェントのプロパティとして Agent Configuration が正しく設定されていることを確認してください。

#### KAVF21832-W

---

The specified file "ファイル名" is not an error log file of SQL Server.

---

指定されたエラーログファイルは、Microsoft SQL Server のエラーログファイルではないため、Microsoft SQL Server のエラーログに関するデータを収集できません。

- (S) Microsoft SQL Server のエラーログに関するデータを収集しないで、Agent Collector サービスの処理を続行します。

- (O) PFM・Web Console の [ エージェント階層 ] タブで、エージェントのプロパティとして Agent Configuration の Errorlog が正しく設定されているかどうかを確認してください。正しい値が設定されていない場合は、jpcconf inst setup (jpcinssetup) コマンドで正しい値を再設定してください。

**KAVF21833-W**

The version of the specified error log file "ファイル" of SQL Server is not supported.

指定されたエラーログファイルは、PFM - Agent for Microsoft SQL Server でサポートしていないバージョンの Microsoft SQL Server のエラーログファイルであるため、Microsoft SQL Server のエラーログに関するデータを収集できません。

**(S)**

Microsoft SQL Server のエラーログに関するデータを収集しないで、Agent Collector サービスの処理を続行します。

**(O)**

監視対象の Microsoft SQL Server が、PFM - Agent for Microsoft SQL Server でサポートしているバージョンであることを確認してください。

**KAVF21834-E**

Initialization of the trace log is failed due to: "理由"

ログ出力処理の初期化に失敗しました。

**(S)**

Agent Collector サービスの処理を終了します。

**(O)**

OS 全般に障害が発生していないことを確認してください。

**KAVF21835-E**

No login ID for instance "インスタンス名" in the service startup initialization file.

Agent Collector の起動処理中に、サービス起動情報ファイルから監視対象である Microsoft SQL Server のアカウント名（ユーザー名）を取得できませんでした。

**(S)**

Agent Collector サービスの処理を終了します。

**(O)**

インスタンス環境を構築する際に入力した、次の項目に誤りがないことを確認してください。

- SQL\_USER（ユーザー名）

誤りがある場合は、項目に正しい情報を入力して、インスタンス環境を更新してください。

**KAVF21836-E**

No password entry for instance "インスタンス名" in the service startup initialization file.

Agent Collector の起動処理中に、サービス起動情報ファイルから監視対象である Microsoft SQL Server のパスワードを取得できませんでした。

**(S)**

Agent Collector サービスの処理を終了します。

**(O)**

インスタンス環境を構築する際に入力した、次の項目に誤りがないことを確認してください。

- SQL\_PASSWORD（パスワード）

誤りがある場合は、項目に正しい情報を入力して、インスタンス環境を更新してください。

**KAVF21837-E**

No log file path to the SQL Server for instance "インスタンス名" in the service startup initialization file.

Agent Collector の起動処理中に、サービス起動情報ファイルから監視対象である Microsoft SQL Server のログファイルパスを取得できませんでした。

**(S)**

Agent Collector サービスの処理を終了します。

**(O)**

インスタンス環境のセットアップ時に設定した、次の項目に誤りがないか確認してください。

- SQL\_ERRORLOG（エラーログファイル名）

誤りがある場合は、項目に正しい情報を入力して、インスタンス環境を更新してください。

**KAVF21838-E**

Initialization of TCP/IP has failed, with error code "保守コード".

Agent Collector の起動処理中に、TCP/IP の初期化に失敗しました。

**(S)**

Agent Collector サービスの処理を終了します。

**(O)**

ネットワークの設定に誤りがないことを確認してください。

**KAVF21839-E**

The execution of the SQL query has failed, with error code "保守コード".

データ収集処理中に、SQL クエリーの実行に失敗しました。

**(S)**

Agent Collector サービスの処理を続行します。

**(O)**

このメッセージが連続して出力されている場合、監視対象のシステム環境の設定に誤りがないかどうか確認してください。要因が判明しない場合、保守資料を採取したあと、システム管理者に連絡してください。

保守資料の採取方法については、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の、トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

**KAVF21840-E**

No host name for instance "インスタンス名" in the service startup initialization file.

Agent Collector の起動処理中に、サービス起動情報ファイルから監視対象である Microsoft SQL Server のホスト名を取得できませんでした。

**(S)**  
Agent Collector サービスの処理を終了します。

**(O)**  
インスタンス環境を構築する際に入力した次の項目に誤りがないことを確認してください。  
• SQL\_HOST (ホスト名)  
誤りがある場合は、項目に正しい情報を入力して、インスタンス環境を更新してください。

**KAVF21841-E**

While executing "関数名" function "呼び出し先関数名" failed.

関数名で示される関数の実行中に、エラーが発生しました。

**(S)**  
Agent Collector サービスの処理を終了します。

**(O)**  
保守資料を採取したあと、システム管理者に連絡してください。保守資料の採取方法については、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の、トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

**KAVF21842-E**

"例外名" exception raised. (Detail: "詳細情報")

例外名に示される例外が発生しました。

**(S)**  
Agent Collector サービスの処理を終了します。

**(O)**  
保守資料を採取したあと、システム管理者に連絡してください。保守資料の採取方法については、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の、トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

**KAVF21843-E**

Memory allocation for object "オブジェクト名" has failed.

オブジェクト名に示されるメモリーの確保に失敗しました。

**(S)**  
Agent Collector サービスの処理を終了します。

**(O)**  
空きメモリーを増やしてください。

**KAVF21844-E**

The version of target SQL Server is not supported. (Ver= "接続先 SQL Serverバージョン")

指定された Microsoft SQL Server のバージョンはサポートしていません。

**(S)**  
Agent Collector サービスの処理を終了します。

**(O)**  
監視対象の Microsoft SQL Server が、PFM - Agent for Microsoft SQL Server でサポートしているバージョンであることを確認してください。

**KAVF21845-I**

Agent log. path = "エージェントログ出力フォルダパス"

Agent Collector サービスの、エージェントログの出力先フォルダがエージェントログ出力フォルダパスであることを記録します。

**(S)**  
Agent Collector サービスの処理を続行します。

**KAVF21846-W**

Getting record error("レコード名"). This record is only in drilldown reports.

レコード名に示されるレコードを取得できませんでした。このレコードはドリルダウンレポートでだけ取得できます。

**(S)**  
Agent Collector サービスの処理を続行します。

**(O)**  
このレコード固有の ODBC キーフィールドをフィールドを持つレコードに関連づけてドリルダウンを設定してください。ドリルダウンレポートについては、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の、稼働分析のためのレポートの作成について説明している章を参照してください。

**KAVF21847-I**

Because the fact that free space size rate(percent) of the database is smaller than 0 percent is inspected, size rate was revised. before = ("設定前の未割り当てスペースの割合"): after = ("設定後の未割り当てスペースの割合"): dbname= ("データベース名").

データベース全体のサイズに対する未割り当てのスペースの割合(パーセント)が0パーセントより小さいため、未割り当てのスペースの割合を jpcconf inst setup (jpcinssetup) コマンド実行時に DB\_FREE\_PERC\_NUMBER に指定した値に設定します。

**(S)**  
Agent Collector サービスの処理を続行します。

**KAVF21848-W**

---

The specified number of maximum collection records was exceeded.  
(record="レコード名", maximum number="最大収集レコード数")

---

指定された最大収集レコード数を超過しました。

(S)

最大数までのデータを収集し、Agent Collector サービスの処理を続行します。

**KAVF21849-W**

---

An attempt to connect to SQL Server failed, when PD\_IA record is collected. ("Microsoft SQL Serverエラー詳細")

---

PD\_IA レコードを取得した結果、接続に失敗しました。("Microsoft SQL Server エラー詳細")

(S)

Agent Collector サービスの処理を続行します。

(O)

監視対象の Microsoft SQL Server の起動状態を確認してください。



# 7

## トラブルへの対処方法

この章では、Performance Management の運用中にトラブルが発生した場合の対処方法などについて説明します。ここでは、主に PFM - Agent でトラブルが発生した場合の対処方法について記載しています。Performance Management システム全体のトラブルへの対処方法については、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の、トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

- 
- 7.1 対処の手順
  - 7.2 トラブルシューティング
  - 7.3 ログ情報
  - 7.4 トラブル発生時に採取が必要な資料
  - 7.5 資料の採取方法
  - 7.6 Performance Management の障害検知
  - 7.7 Performance Management システムの障害回復
-

## 7.1 対処の手順

---

Performance Management でトラブルが起きた場合の対処の手順を次に示します。

### 現象の確認

次の内容を確認してください。

- トラブルが発生したときの現象
- メッセージの内容（メッセージが出力されている場合）
- 共通メッセージログなどのログ情報

各メッセージの要因と対処方法については、「6. メッセージ」を参照してください。また、Performance Management が出力するログ情報については、「7.3 ログ情報」を参照してください。

### 資料の採取

トラブルの要因を調べるために資料の採取が必要です。「7.4 トラブル発生時に採取が必要な資料」および「7.5 資料の採取方法」を参照して、必要な資料を採取してください。

### 問題の調査

採取した資料を基に問題の要因を調査し、問題が発生している部分、または問題の範囲を切り分けてください。



## 7.2 トラブルシューティング

ここでは、Performance Management 使用時のトラブルシューティングについて記述します。Performance Management を使用しているときにトラブルが発生した場合、まず、この節で説明している現象が発生していないか確認してください。

Performance Management に発生する主なトラブルの内容を次の表に示します。

表 7-1 トラブルの内容

分類	トラブルの内容	記述箇所
セットアップやサービスの起動について	<ul style="list-style-type: none"> <li>Performance Management のプログラムのサービスが起動しない</li> <li>サービスの起動要求をしてからサービスが起動するまで時間が掛かる</li> <li>Performance Management のプログラムのサービスを停止した直後に、別のプログラムがサービスを開始したとき、通信が正しく実行されない</li> <li>「ディスク容量が不足しています」というメッセージが出力されたあと Master Store サービスまたは Agent Store サービスが停止する</li> <li>PFM - Agent の Agent Collector サービスが起動しない</li> </ul>	7.2.1
コマンドの実行について	<ul style="list-style-type: none"> <li>jpctool service list (jpcctrl list) コマンドを実行すると稼働していないサービス名が出力される</li> <li>jpctool db dump (jpcctrl dump) コマンドを実行すると、指定した Store データと異なるデータが出力される</li> </ul>	7.2.2
レポートの定義について	<ul style="list-style-type: none"> <li>履歴レポートに表示されない時間帯がある</li> </ul>	7.2.3
アラームの定義について	<ul style="list-style-type: none"> <li>アクション実行で定義したプログラムが正しく動作しない</li> <li>アラームイベントが表示されない</li> <li>アラームしきい値を超えているのに、エージェント階層の [アラームの状態の表示] 画面に表示されているアラームアイコンの色が緑のまま変わらない</li> </ul>	7.2.4
パフォーマンスデータの収集と管理について	<ul style="list-style-type: none"> <li>データの保存期間を短く設定したにもかかわらず、PFM - Agent の Store データベースのサイズが小さくならない</li> <li>共通メッセージログに「Store データベースに不正なデータが検出されました」というメッセージが出力される</li> <li>PFM - Agent を起動してもパフォーマンスデータが収集されない</li> </ul>	7.2.5

### 7.2.1 セットアップやサービスの起動について

セットアップやサービスの起動に関するトラブルの対処方法を次に示します。

#### (1) Performance Management のプログラムのサービスが起動しない

考えられる要因およびその対処方法を次に示します。

- PFM - Manager が停止している

PFM - Manager と PFM - Agent が同じホストにある場合、PFM - Manager が停止していると、PFM - Agent サービスは起動できません。PFM - Manager サービスが起動されているか確認してください。PFM - Manager サービスが起動されていない場合は、起動してください。サービスの起動方法については、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の、Performance Management の起動と停止について説明している章を参照してください。

- Performance Management のプログラムの複数のサービスに対して同一のポート番号を設定している Performance Management のプログラムの複数のサービスに対して同一のポート番号を設定している場合、Performance Management のプログラムのサービスは起動できません。デフォルトでは、ポート番号は自動的に割り当てられるため、ポート番号が重複することはありません。Performance Management のセットアップ時に Performance Management のプログラムのサービスに対して固定のポート番号を設定している場合は、ポート番号の設定を確認してください。Performance Management のプログラムの複数のサービスに対して同一のポート番号を設定している場合は、異なるポート番号を設定し直してください。ポート番号の設定については、マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の、インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

- Store データベースの格納ディレクトリの設定に誤りがある

次のディレクトリを、アクセスできないディレクトリまたは存在しないディレクトリに設定していると、Agent Store サービスは起動できません。ディレクトリ名や属性の設定を見直し、誤りがあれば修正してください。

- Store データベースの格納先ディレクトリ
- Store データベースのバックアップディレクトリ
- Store データベースの部分バックアップディレクトリ (Store バージョン 2.0 の場合)
- Store データベースのエクスポート先ディレクトリ
- Store データベースのインポート先ディレクトリ (Store バージョン 2.0 の場合)

また、これらのディレクトリを複数の Agent Store サービスに対して設定していると、Agent Store サービスは起動できません。ディレクトリ設定を見直し、誤りがあれば修正してください。

- 指定された方法以外の方法でマシンのホスト名を変更した

マシンのホスト名の変更方法については、マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の、インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。指定された方法以外の方法でホスト名を変更した場合、Performance Management のプログラムのサービスが起動しないことがあります。

- サービスコントロールマネージャでエラーが発生した

Windows で `jpcspm start (jpcstart)` コマンドを実行した場合、「Windows のサービスコントロールマネージャでエラーが発生しました」というエラーメッセージが出力され、サービスの起動に失敗することがあります。この現象が発生した場合は、`jpcspm start (jpcstart)` コマンドを再実行してください。頻繁に同じ現象が発生する場合は、`jpccomm.ini` ファイルを編集して変更してください。リトライ間隔およびリトライ回数を変更する方法については、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の、Performance Management の起動と停止について説明している章を参照してください。

## (2) サービスの起動要求をしてからサービスが起動するまで時間が掛かる

`jpcspm start (jpcstart)` コマンドを実行してから、または [ サービス ] アイコンでサービスを開始してから、実際にサービスが起動するまで時間が掛かることがあります。次の要因で時間が掛かっている場合、2 回目の起動時からはサービスの起動までに掛かる時間が短縮されます。

- スタンドアロンモードで起動する場合、サービスが起動するまでに時間が掛かることがあります。
- システム停止時にサービスを自動で停止させる設定をしないで、システムを再起動してサービスを起動

すると、Store データベースのインデックスが再構築される場合があります。この場合、サービスが起動するまでに時間が掛かることがあります。

- エージェントを新規に追加したあとサービスを起動すると、初回起動時だけ Store データベースのインデックスが作成されます。そのため、サービスが起動するまでに時間が掛かることがあります。
- 電源切断などによって Store サービスが正常な終了処理を行えなかったときは、再起動時に Store データベースのインデックスが再構築されるため、Store サービスの起動に時間が掛かることがあります。

### (3) Performance Management のプログラムのサービスを停止した直後に、別のプログラムがサービスを開始したとき、通信が正しく実行されない

Performance Management のプログラムのサービスを停止した直後に、このサービスが使用していたポート番号で、ほかのプログラムがサービスを開始した場合、通信が正しく実行されないことがあります。この現象を回避するために、次のどちらかの設定をしてください。

- Performance Management のプログラムのサービスに割り当てるポート番号を固定する  
Performance Management のプログラムの各サービスに対して、固定のポート番号を割り当てて運用してください。ポート番号の設定方法については、マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の、インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。
- TCP\_TIMEWAIT 値の設定をする  
TCP\_TIMEWAIT 値で接続待ち時間を設定してください。  
接続待ち時間をデフォルトの設定としてください。デフォルト値は、次のとおりです。
  - Windows Server 2003, Windows Server 2008 の場合：2 分

### (4) 「ディスク容量が不足しています」というメッセージが出力されたあと Master Store サービスまたは Agent Store サービスが停止する

Store データベースが使用しているディスクに十分な空き容量がない場合、Store データベースへのデータの格納が中断されます。この場合、「ディスク容量が不足しています」というメッセージが出力されたあと、Master Store サービスまたは Agent Store サービスが停止します。

このメッセージが表示された場合、次のどちらかの対処をしてください。

- 十分なディスク容量を確保する  
Store データベースのディスク占有量を見積もり、Store データベースの格納先を十分な容量があるディスクに変更してください。Store データベースのディスク占有量を見積もる方法については、「付録 A システム見積もり」を参照してください。Store データベースの格納先を変更する方法については、「2.4.1 パフォーマンスデータの格納先の変更」を参照してください。
- Store データベースの保存条件を変更する  
Store データベースの保存条件を変更し、Store データベースのデータ量の上限值を調整してください。Store データベースの保存条件を変更する方法については、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の、稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

これらの対処を実施したあとも Master Store サービスまたは Agent Store サービスが起動されない場合、Store データベースに回復できない論理矛盾が発生しています。この場合、バックアップデータから Store データベースをリストアしたあと、Master Store サービスまたは Agent Store サービスを起動してください。利用できるバックアップデータが存在しない場合は、Store データベースを初期化したあと、Master Store サービスまたは Agent Store サービスを起動してください。Store データベースを初期化するには、Store データベースの格納先ディレクトリにある次のファイルをすべて削除してください。

- 拡張子が .DB であるファイル

- 拡張子が .IDX であるファイル

Store データベースの格納先ディレクトリについては、「2.4.1 パフォーマンスデータの格納先の変更」を参照してください。

#### (5) PFM - Agent の Agent Collector サービスが起動しない

PFM - Agent ホストが Windows の場合、PFM - Agent の起動時に Agent Collector サービスの起動に失敗して、Windows の再起動時、Windows のイベントログに次のどちらかのメッセージが出力されることがあります。

- 「サービス名サービスは起動時に停止しました。」
- 「サービス名サービスは開始時にハングしました。」

この現象は、Windows のサービスコントロールマネージャのタイムアウトによって発生するため、PFM - Manager への通信負荷が高く、PFM - Manager からの応答に時間が掛かるときに発生しやすくなります。次の条件にすべて該当する場合に発生します。

- JP1/PFM - Manager への通信負荷が高い  
例えば、多数の PFM - Agent の起動処理が同時に実行されている場合などが該当します。
- PFM - Agent の各サービスについて、Windows の [ サービス ] アプレットでスタートアップ種別が「自動」に設定されている
- OS を再起動する

この現象を回避するためには、次のどちらかの設定をして運用してください。

- OS の再起動と同時にサービスを起動する場合、Windows のサービスコントロールマネージャから起動するのではなく、jpcspm start コマンドを実行して起動する
- PFM - Agent ホストで次の設定を行って、PFM - Agent の起動時間を短縮する  
この設定で、PFM - Agent のサービスの起動時に、PFM - Manager に接続できない場合の再接続処理が短縮されます。この場合、PFM - Agent のサービスがスタンダロンモードで起動する確率が高くなります。

PFM - Agent の起動時間を短縮するには、起動情報ファイル ( jpccomm.ini ) の [ Agent Collector x Section ] および [ Agent Store x Section ] の「NS Init Retry Count」ラベルを、「NS Init Retry Count =2」から「NS Init Retry Count =1」に変更します。

注

「x」には、PFM - Agent のプロダクト ID が入ります。プロダクト ID については、「付録 B 識別子一覧」を参照してください。同一ホスト上に PFM - Agent が複数インストールされている場合は、それぞれのプロダクト ID ごとに「NS Init Retry Count」ラベルの値を設定してください。

起動情報ファイル ( jpccomm.ini ) の格納先は、次のとおりです。

PFM - Agent ホストが物理ホストの場合

インストール先フォルダ ¥jpccomm.ini

PFM - Agent ホストが論理ホストの場合

環境ディレクトリ ¥jplpc¥jpccomm.ini

注

論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上のディレクトリを示します。

## 7.2.2 コマンドの実行について

Performance Management のコマンドの実行に関するトラブルの対処方法を次に示します。

### (1) jpctool service list (jpcctrl list) コマンドを実行すると稼働していないサービス名が出力される

考えられる要因およびその対処方法を次に示します。

- Performance Management のプログラムのサービス情報を削除しないで Performance Management のプログラムをアンインストールした  
Performance Management のプログラムをアンインストールしても Performance Management のプログラムのサービス情報はデータベースに残っています。jpctool service delete (jpcctrl delete) コマンドを実行して、Performance Management のプログラムのサービス情報を削除してください。サービス情報の削除方法については、マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の、Performance Management のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。
- Performance Management のプログラムのサービス情報を削除しないでマシンのホスト名を変更した  
Performance Management のプログラムのサービス情報を削除しないでマシンのホスト名を変更した場合、以前のホスト名が付加されているサービス ID のサービス情報が、Master Manager サービスが管理しているデータベースに残っています。jpctool service delete (jpcctrl delete) コマンドを実行して、Performance Management のプログラムのサービス情報を削除してください。サービス情報の削除方法およびホスト名の変更方法については、マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の、Performance Management のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

### (2) jpctool db dump (jpcctrl dump) コマンドを実行すると、指定した Store データと異なるデータが出力される

同じ Master Store サービスまたは Agent Store サービスに対して、同じエクスポートファイル名を指定して、複数回 jpctool db dump (jpcctrl dump) コマンドを実行すると、先に実行した出力結果があとから実行された実行結果に上書きされます。同じ Master Store サービスまたは Agent Store サービスに対して、複数回 jpctool db dump (jpcctrl dump) コマンドを実行する場合は、異なる名称のエクスポートファイルを指定してください。Store データのエクスポート方法については、マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の、Store データベースの管理について説明している章を参照してください。

## 7.2.3 レポートの定義について

Performance Management のレポートの定義に関するトラブルの要因を次に示します。

### (1) 履歴レポートに表示されない時間帯がある

PFM - Agent がインストールされたマシンの現在時刻を、現在時刻よりも未来の時刻に変更した場合、変更前の時刻から変更後の時刻までの履歴情報は保存されません。

## 7.2.4 アラームの定義について

Performance Management のアラームの定義に関するトラブルの対処方法を次に示します。

### (1) アクション実行で定義したプログラムが正しく動作しない

考えられる要因とその対処方法を次に示します。

- PFM - Manager またはアクション実行先ホストの Action Handler サービスが起動されていない  
PFM - Manager またはアクション実行先ホストの Action Handler サービスが停止していると、アクションが実行されません。アクションを実行する場合は、PFM - Manager およびアクション実行先ホストの Action Handler サービスを起動しておいてください。

### (2) アラームイベントが表示されない

考えられる要因とその対処方法を次に示します。

- PFM - Manager が起動されていない  
PFM - Manager を停止すると、PFM - Agent からのアラームイベントを正しく発行できません。アラームイベントを監視する場合は、PFM - Manager を起動しておいてください。

### (3) アラームしきい値を超えているのに、エージェント階層の [ アラームの状態の表示 ] 画面に表示されているアラームアイコンの色が緑のまま変わらない

考えられる要因とその対処方法を次に示します。

- PFM - Manager ホストおよび PFM - Agent ホストの LANG 環境変数が日本語にそろっていない環境で、日本語を使用したアラームテーブルをバインドしている  
このような場合、日本語を使用したアラームは正常に評価されません。PFM - Manager ホストおよび PFM - Agent ホストの LANG 環境変数を、日本語にそろえて運用してください。LANG 環境変数の設定は共通メッセージログを確認し、最新のサービス起動メッセージが日本語と英語のどちらで出力されているかで確認してください。  
なお、PFM - Manager ホストが英語環境の場合、現在の設定のまま日本語環境に変更すると、既存のアラーム定義が文字化けして削除できなくなります。このため、次の作業を実施してください。
  1. アラーム定義内に日本語を使用したアラームテーブルが必要な場合は、PFM - Web Console からすべてエクスポートする。  
エクスポートする際に、`jpctool alarm export (jpcalarm export)` コマンドは使用できません。
  2. アラーム定義内に日本語を使用したアラームテーブルをすべて削除する。
  3. PFM - Manager を停止する。
  4. PFM - Manager ホストの LANG 環境変数を日本語に変更する。
  5. PFM - Manager を起動する。
  6. 手順 1 でアラームテーブルをエクスポートした場合は、PFM - Web Console または `jpctool alarm import (jpcalarm import)` コマンドを使用して、アラームテーブルをインポートする。

また、日本語および英語の混在環境での、その他の注意事項については、マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の、日本語版と英語版の混在環境での注意事項について記載している章を参照してください。

## 7.2.5 パフォーマンスデータの収集と管理について

Performance Management のパフォーマンスデータの収集と管理に関するトラブルの対処方法を次に示します。

### (1) データの保存期間を短く設定したにもかかわらず、PFM - Agent の Store データベースのサイズが小さくならない

Store バージョン 1.0 で Store データベースのファイル容量がすでに限界に達している場合、データの保存期間を短く設定してもファイルサイズは小さくなりません。この場合、保存期間を短く設定したあと、いったん Store データベースをバックアップし、リストアし直してください。

データの保存期間の設定方法については、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の、稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。また、Store データベースのバックアップとリストアの方法については、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の、バックアップとリストアについて説明している章を参照してください。

### (2) 共通メッセージログに「Store データベースに不正なデータが検出されました」というメッセージが出力される

予期しないサービスの停止またはマシンのシャットダウンによって、Store データベースに不整合なデータが発生した可能性があります。次の方法で対処してください。

- Store データベースをバックアップしてある場合は、Store データベースをリストアしてください。
- Store データベースをバックアップしていない場合は、Agent Store サービスを停止したあと、対応するデータベースファイル (\*.DB ファイルおよび \*.IDX ファイル) を削除し、サービスを再起動してください。

### (3) PFM - Agent を起動してもパフォーマンスデータが収集されない

次の方法で対処してください。

- Microsoft SQL Server の起動状態を確認し、停止している場合は起動してください。
- インスタンス環境のセットアップ時の設定を見直してください。

jpccconf inst setup (jpcinssetup) コマンドを実行して、各項目の正しい値を設定し直してください。jpccconf inst setup (jpcinssetup) コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の、コマンドについて説明している章を参照してください。

## 7.2.6 その他のトラブルについて

トラブルが発生したときの現象を確認してください。メッセージが出力されている場合は、メッセージの内容を確認してください。また、Performance Management が出力するログ情報については、「7.3 ログ情報」を参照してください。

「7.2.1 セットアップやサービスの起動について」～「7.2.5 パフォーマンスデータの収集と管理について」に示した対処をしても、トラブルが解決できなかった場合、または、これら以外のトラブルが発生した場合、トラブルの要因を調査するための資料を採取し、システム管理者に連絡してください。

採取が必要な資料および採取方法については、「7.4 トラブル発生時に採取が必要な資料」および「7.5 資料の採取方法」を参照してください。

## 7.3 ログ情報

---

Performance Management でトラブルが発生した場合、ログ情報を確認して対処方法を検討します。Performance Management を運用しているときに出力されるログ情報には、次の 5 種類があります。

- システムログ
- 共通メッセージログ
- 稼働状況ログ
- トレースログ
- エージェントログ

ここでは、各ログ情報について説明します。

### 7.3.1 ログ情報の種類

#### (1) システムログ

システムログとは、システムの状態やトラブルを通知するログ情報のことです。このログ情報は次のログファイルに出力されます。

- Windows の場合  
イベントログファイル

出力形式については、マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の、ログ情報について説明している章を参照してください。

##### 論理ホスト運用の場合の注意事項

Performance Management のシステムログのほかに、クラスタソフトによる Performance Management の制御などを確認するためにクラスタソフトのログが必要です。

#### (2) 共通メッセージログ

共通メッセージログとは、システムの状態やトラブルを通知するログ情報のことです。システムログよりも詳しいログ情報が出力されます。共通メッセージログの出力先ファイル名やファイルサイズについては、「7.3.2 ログファイルおよびディレクトリ一覧」を参照してください。また、出力形式については、マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の、ログ情報について説明している章を参照してください。

##### 論理ホスト運用の場合の注意事項

論理ホスト運用の Performance Management の場合、共通メッセージログは共有ディスクに出力されます。共有ディスク上にあるログファイルは、フェールオーバーするときにシステムとともに引き継がれますので、メッセージは同じログファイルに記録されます。

#### (3) 稼働状況ログ

稼働状況ログとは、PFM - Web Console が出力するログ情報のことです。稼働状況ログの出力先ファイル名やファイルサイズについては、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の、トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。また、出力形式については、マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の、ログ情報について説明している章を参照してください。



#### (4) トレースログ

トレースログとは、トラブルが発生した場合に、トラブル発生の経緯を調査したり、各処理の処理時間を測定したりするために採取するログ情報のことです。

トレースログは、Performance Management のプログラムの各サービスが持つログファイルに出力されます。

##### 論理ホスト運用の場合の注意事項

論理ホスト運用の Performance Management の場合、トレースログは共有ディスクに出力されます。共有ディスク上にあるログファイルは、フェールオーバーするときにシステムとともに引き継がれますので、メッセージは同じログファイルに記録されます。

#### (5) エージェントログ

エージェントログとは、レコードの取得に関連する処理のログ情報で、PFM - Agent for Microsoft SQL Server が出力します。トラブルが発生した場合に、これらの処理の詳細情報を取得するために採取します。

エージェントログは、通常ログ、異常ログが別ファイルに出力されます。出力先については、「7.3.2(3) エージェントログ」を参照してください。

##### 形式

エージェントログは次に示す形式で出力されます。

```
yyyy/mm/dd hh:mm:ss.sss agtq PID inf1 inf2 inf3 MessageID Message
```

出力される各項目について説明します。

表 7-2 エージェントログの項目

項目	説明
yyyy/mm/dd	ログが出力された日付 (yyyy : 年, mm : 月, dd : 日)
hh:mm:ss.sss	ログが出力されたローカル時刻 (hh : 時, mm : 分, ss : 秒, sss : ミリ秒)
agtq	ログを出力したプロセス名 (agtq は PFM - Agent for Microsoft SQL Server のプロセス名)
PID	出力プロセス ID
inf1 ~ inf3	保守情報
MessageID	メッセージ ID
Message	メッセージ

##### 注

メッセージの内容については、「6. メッセージ」を参照してください。

##### 注意

- Agent ホストの時刻やエージェントログファイルの更新日時は変更しないでください。エージェントログの出力にはログファイルの最終更新日時情報が使用されるため、これらを変更した場合、エージェントログが正しく出力されないおそれがあります。
- 論理ホスト運用の Performance Management の場合、エージェントログの出力先は、実行系と待機系で同一となるように、共有ディスク上のパスを設定してください。

### 7.3.2 ログファイルおよびディレクトリー一覧

ここでは、Performance Management から出力されるログ情報について説明します。稼働状況ログの出力

先ファイル名やファイルサイズについては、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の、トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

### (1) 共通メッセージログ

ここでは、Performance Management のログ情報のうち、共通メッセージログについて、ログの出力元であるサービス名または制御名、ログファイル名、およびディスク使用量を、次の表に示します。

表 7-3 共通メッセージログのファイル名 (Windows の場合)

ログ情報の種類	出力元	ファイル名	ディスク使用量 <sup>1</sup> (キロバイト)
共通メッセージログ	Performance Management	インストール先フォルダ ¥log¥jpclog{01 02} <sup>2</sup>	2,048 ( * 2)
		インストール先フォルダ ¥log¥jpclogw{01 02} <sup>2</sup>	2,048 ( * 2)
共通メッセージログ (論理ホスト運用の場合)	論理ホスト運用の Performance Management	環境ディレクトリ <sup>3</sup> ¥jplpc¥log¥jpclog{01 02} <sup>2</sup>	2,048 ( * 2)
		環境ディレクトリ <sup>3</sup> ¥jplpc¥log¥jpclogw{01 02} <sup>2</sup>	2,048 ( * 2)

#### 注 1

( ) 内の数字は、1つのサービスに対して作成されるログファイルの数を示します。例えば、「2,048( \* 2)」の場合、ディスク使用量が2,048キロバイトのログファイルが最大で2つ作成されることを示します。この場合、ディスク使用量は合計で4,096キロバイトとなります。

#### 注 2

共通メッセージログのログファイル名には、末尾に「01」または「02」が付加されます。

##### シーケンシャルファイル(jpclog)方式の場合

ログ情報は、まず、末尾が「01」のログファイルに出力されます。ログファイルのサイズが上限に達すると、ログファイル名の末尾が「01」から「02」に変更され、ファイル名の末尾が「01」のログファイルが新規作成されます。その後出力されるログ情報は、末尾が「01」のログファイルに出力されます。すでにファイル名の末尾が「02」のログファイルがある場合は、上書きされます。最新のログは常にファイル名の末尾が「01」のログファイルに出力されます。

##### ラップアラウンドファイル(jpclogw)方式の場合

ログ情報は、まず、末尾が「01」のログファイルに出力されます。ログファイルのサイズが上限に達すると、ファイル名の末尾が「02」のログファイルが新規作成されます。その後出力されるログ情報は、末尾が「02」のログファイルに出力されます。すでにファイル名の末尾が「02」のログファイルがある場合は、一度データをすべて削除し、先頭行からログが出力されます。そのあとログの出力ファイルが交互に入れ替わります。

ログファイルの出力方式については、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の、Performance Management の障害検知について説明している章を参照してください。

#### 注 3

環境ディレクトリは、論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上のディレクトリです。

## (2) トレースログ

ここでは、Performance Management のログ情報のうち、PFM - Agent のトレースログの出力元であるサービス名または制御名、および格納先ディレクトリ名を、次の表に示します。

表 7-4 トレースログの格納先フォルダ名 (Windows の場合)

ログ情報の種類	出力元	フォルダ名
トレースログ	Action Handler サービス	インストール先フォルダ ¥bin¥action¥log¥
	Performance Management コマンド	インストール先フォルダ ¥tools¥log¥
	Agent Collector サービス	インストール先フォルダ ¥agtq¥agent¥ インスタンス名 ¥log¥
	Agent Store サービス	インストール先フォルダ ¥agtq¥store¥ インスタンス名 ¥log¥
	Status Server サービス	インストール先フォルダ ¥bin¥statsvr¥log¥
トレースログ (論理ホスト運用の場合)	Action Handler サービス	環境ディレクトリ ¥jplpc¥bin¥action¥log¥
	Performance Management コマンド	環境ディレクトリ ¥jplpc¥tools¥log¥
	Agent Collector サービス	環境ディレクトリ ¥jplpc¥agtq¥agent¥ インスタンス名 ¥log¥
	Agent Store サービス	環境ディレクトリ ¥jplpc¥agtq¥store¥ インスタンス名 ¥log¥

注

環境ディレクトリは、論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上のディレクトリです。

## (3) エージェントログ

ここでは、Performance Management のログ情報のうち、PFM - Agent for Microsoft SQL Server のエージェントログの出力元であるサービス名または制御名、ログファイル名、およびディスク使用量を次の表に示します。

表 7-5 エージェントログのファイル

ログ情報の種類	出力元	デフォルトの出力先 <sup>1</sup>	ファイル名	デフォルトのディスク使用量 <sup>1</sup> (メガバイト)
通常ログ	PFM - Agent for Microsoft SQL Server	インストール先フォルダ ¥agtq¥agent¥ インスタンス名 ¥log¥	agtqinf{01 02} <sub>2</sub>	16
異常ログ			agtqerr{01 02} <sub>2</sub>	
通常ログ (論理ホスト運用の場合)	PFM - Agent for Microsoft SQL Server	環境ディレクトリ <sup>3</sup> ¥jplpc¥agtq¥agent¥ インスタンス名 ¥log¥	agtqinf{01 02} <sub>2</sub>	16
異常ログ (論理ホスト運用の場合)			agtqerr{01 02} <sub>2</sub>	

注 1

エージェントログの出力先、および最大ファイルサイズは、次の方法で確認・変更できます。

## 7. トラブルへの対処方法

- `jpccconf inst setup (jpcinssetup)` コマンド
- PFM - Web Console 画面の Agent Configuration プロパティ

`jpccconf inst setup (jpcinssetup)` コマンドでの変更方法については、「2.4.2 インスタンス環境の更新の設定」を参照してください。

### 注 2

エージェントログは、2つのファイルを使用してシーケンシャルファイル方式で出力されます。ファイル名には、末尾に「01」または「02」が付加されます。ファイル名に付加される数字の意味を次に示します。

- 01：カレントファイル
- 02：バックアップファイル

シーケンシャルファイル方式については、「(1) 共通メッセージログ」の「シーケンシャルファイル (jpclog) 方式の場合」を参照してください。

### 注 3

環境ディレクトリは、論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上のディレクトリです。

## 7.4 トラブル発生時に採取が必要な資料

「7.2 トラブルシューティング」に示した対処をしてもトラブルを解決できなかった場合、トラブルの要因を調べるための資料を採取し、システム管理者に連絡する必要があります。この節では、トラブル発生時に採取が必要な資料について説明します。

Performance Management では、採取が必要な資料を一括採取するためのコマンドを用意しています。PFM - Agent の資料を採取するには、jpcras コマンドを使用します。jpcras コマンドを使用して採取できる資料については、表中に記号で示しています。

### 注意

jpcras コマンドで採取できる資料は、コマンド実行時に指定するオプションによって異なります。コマンドに指定するオプションと採取できる資料については、マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の、コマンドについて説明している章を参照してください。

### 論理ホスト運用の場合の注意事項

論理ホスト運用の場合の注意事項を次に示します。

- 論理ホスト運用する場合の Performance Management のログは、共有ディスクに格納されます。なお、共有ディスクがオンラインになっている場合、jpcras コマンドで共有ディスク上のログも一括して採取することができます。
- フェールオーバー時の問題を調査するには、フェールオーバーの前後の資料が必要です。このため、実行系と待機系の両方の資料が必要になります。
- 論理ホスト運用の Performance Management の調査には、クラスタソフトの資料が必要です。論理ホスト運用の Performance Management は、クラスタソフトから起動や停止を制御されているので、クラスタソフトの動きと Performance Management の動きを対比して調査するためです。

### 7.4.1 Windows の場合

#### (1) OS のログ情報

OS のログ情報で、採取が必要な情報を次の表に示します。

表 7-6 OS のログ情報

情報の種類	概要	デフォルトのファイル名	jpcras コマンドでの採取
システムログ	Windows イベントログ	-	
プロセス情報	プロセスの一覧	-	
システムファイル	hosts ファイル	システムフォルダ ¥system32¥drivers¥etc¥hosts	
	services ファイル	システムフォルダ ¥system32¥drivers¥etc¥services	
OS 情報	システム情報	-	
	ネットワークステータス	-	
	ホスト名	-	
	Windows ファイアウォールの情報	-	

## 7. トラブルへの対処方法

情報の種類	概要	デフォルトのファイル名	jpcras コマンドでの採取
ダンプ情報 (Windows Server 2003 の場合)	ワトソン博士のログファイル	システムドライブ ¥Documents and Settings¥All Users¥Application Data¥Microsoft¥Dr Watson¥drwt\$sn32.log システムドライブ ¥Documents and Settings¥All Users¥Application Data¥Microsoft¥Dr Watson¥user.dump	
ダンプ情報 (Windows Server 2008 の場合)	問題のレポートと解決策のログファイル	ダンプ情報の取得方法によって異なります。詳細は、OS 付属のドキュメントを参照してください。	

(凡例)

- : 採取できる
- : 該当しない

注

別のフォルダにログファイルが出力されるように設定している場合は、該当するフォルダから資料を採取してください。

### (2) Performance Management の情報

Performance Management に関する次の情報の採取が必要です。また、ネットワーク接続でのトラブルの場合、接続先マシン上のファイルの採取も必要です。Performance Management の情報を次の表に示します。

表 7-7 Performance Management の情報

情報の種類	概要	デフォルトのファイル名	jpcras コマンドでの採取
共通メッセージログ	Performance Management から出力されるメッセージログ (シーケンシャルファイル方式)	インストール先フォルダ ¥log¥jpclog{01 02} 1	
	Performance Management から出力されるメッセージログ (ラップアラウンドファイル方式)	インストール先フォルダ ¥log¥jpclogw{01 02} 1	
構成情報	各構成情報ファイル	-	
	jpctool service list (jpcctrl list) コマンドの出力結果	-	
バージョン情報	製品バージョン	-	
	履歴情報	-	

情報の種類	概要	デフォルトのファイル名	jpcras コマンドでの採取
データベース情報	Agent Store サービス	<ul style="list-style-type: none"> <li>Store バージョン 1.0 の場合 インストール先フォルダ ¥agtq¥store¥ インスタンス名 ¥*.DB インストール先フォルダ ¥agtq¥store¥ インスタンス名 ¥*.IDX</li> <li>Store バージョン 2.0 の場合 インストール先フォルダ ¥agtq¥store¥ インスタンス名 ¥STPD インストール先フォルダ ¥agtq¥store¥ インスタンス名 ¥STPI フォルダ下の次に示すファイル *.DB *.IDX</li> </ul>	
トレースログ	Performance Management のプログラムの各サービスのトレース情報	- 2	
エージェントログ	PFM Agent for Microsoft SQL Server のレコード取得に関する処理の通常ログ	インストール先フォルダ ¥agtq¥agent¥ インスタンス名 ¥log¥agtqinf{01 02} 3	4
	PFM Agent for Microsoft SQL Server のレコード取得に関する処理の異常ログ	インストール先フォルダ ¥agtq¥agent¥ インスタンス名 ¥log¥agtqerr{01 02} 3	4
インストールログ 5	インストール時のメッセージログ (Windows Server 2003 の場合)	%TEMP%¥pfm_inst.log	×
	インストール時のメッセージログ (Windows Server 2008 の場合)	システムフォルダ ¥TEMP¥HCDINST フォルダ下の次に示すファイル <ul style="list-style-type: none"> <li>HCDMAIN.LOG および HCDMAINn.LOG 6</li> <li>HCDINST.LOG および HCDINSTn.LOG 6</li> <li>製品形名 .LOG</li> </ul>	×

## (凡例)

- : 採取できる
- × : 採取できない
- : 該当しない

## 注 1

ログファイルの出力方式については、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の、Performance Management の障害検知について説明している章を参照してください。

## 注 2

トレースログの格納先フォルダについては、「7.3.2(2) トレースログ」を参照してください。

## 注 3

エージェントログの出力方式、および格納先フォルダの変更方法については、「7.3.2(3) エージェントログ」を参照してください。

## 注 4

jpcras コマンドでは、エージェントログ情報は、現在設定されている出力先フォルダからだけ採取さ

## 7. トラブルへの対処方法

れます。エージェントログの出力先フォルダを変更した場合、変更前に出力されているエージェントログファイルについては手動で採取してください。

注 5

インストールに失敗した場合に採取してください。

注 6

nは数字を示します。

### (3) オペレーション内容

トラブル発生時のオペレーション内容について、次に示す情報が必要です。

- オペレーション内容の詳細
- トラブル発生時刻
- マシン構成（各 OS のバージョン、ホスト名、PFM - Manager と PFM - Agent の構成など）
- 再現性の有無
- PFM - Web Console からログインしている場合は、ログイン時の Performance Management ユーザー名
- コマンド実行時にトラブルが発生した場合は、コマンドに指定した引数

### (4) 画面上のエラー情報

次に示すハードコピーを採取してください。

- アプリケーションエラーが発生した場合は、操作画面のハードコピー
- エラーメッセージダイアログボックスのハードコピー（詳細ボタンがある場合はその内容を含む）
- コマンド実行時にトラブルが発生した場合は、[ コマンドプロンプト ] ウィンドウまたは [ 管理者コンソール ] ウィンドウのハードコピー

### (5) ユーザーダンプ（Windows Server 2008 の場合）

Windows Server 2008 で Performance Management のプロセスがアプリケーションエラーで停止した場合は、ユーザーダンプを採取してください。

### (6) 問題レポートの採取（Windows Server 2008 の場合）

Windows Server 2008 で Performance Management のプロセスがアプリケーションエラーで停止した場合は、問題レポートを採取してください。

### (7) その他の情報

上記以外に必要な情報を次に示します。

- Windows の [ イベントビューア ] ウィンドウの、[ システム ] および [ アプリケーション ] の内容（Windows Server 2003、Windows Server 2008 の場合）
- [ アクセサリ ] - [ システムツール ] - [ システム情報 ] の内容（Windows Server 2003、Windows Server 2008 の場合）



## 7.5 資料の採取方法

トラブルが発生したときに資料を採取する方法を次に示します。

### 7.5.1 Windows の場合

#### (1) ダンプ情報を採取する (Windows Server 2008 の場合)

Windows Server 2008 の環境でのダンプ情報の採取手順を次に示します。

1. タスクマネージャーを開く。
2. [ プロセス ] タブを選択する。
3. ダンプを取得するプロセス名を右クリックし、[ ダンプファイルの作成 ] を選択する。  
次のフォルダに、ダンプファイルが格納されます。  
システムドライブ¥Users¥ユーザー名¥AppData¥Local¥Temp
4. 手順 3 のフォルダからダンプファイルを採取する。  
手順 3 と異なるフォルダにダンプファイルが出力されるように環境変数の設定を変更している場合は、変更先のフォルダからダンプファイルを採取してください。

#### (2) 資料採取コマンドを実行する

トラブルの要因を調べるための資料の採取には、jpcras コマンドを使用します。資料採取コマンドの実行手順を次に示します。なお、ここで説明する操作は、OS ユーザーとして Administrator 権限を持つユーザーが実行してください。

1. 資料採取するサービスがインストールされているホストにログオンする。
2. コマンドプロンプトで次に示すコマンドを実行して、コマンドインタープリタの「コマンド拡張機能」を有効にする。  
cmd /E:ON
3. 採取する資料および資料の格納先フォルダを指定して、jpcras コマンドを実行する。  
jpcras コマンドで、採取できるすべての情報を c:¥tmp¥jpc¥agt フォルダに格納する場合の、コマンドの指定例を次に示します。

```
jpcras c:¥tmp¥jpc¥agt all all
```

jpcras コマンドを実行すると、PFM サービスの一覧取得および起動状態の確認のため、内部的に「jpctool service list -id \* -host \* (jpcctrl list \* host=\*)」コマンドが実行されます。コマンド実行ホストとほかの Performance Management システムのホストとの間にファイアウォールが設定されていたり、システム構成が大規模だったりすると、「jpctool service list -id \* -host \* (jpcctrl list \* host=\*)」コマンドの実行に時間が掛かる場合があります。そのような場合は、環境変数 JPC\_COLCTRLNOHOST に 1 を設定することで「jpctool service list -id \* -host \* (jpcctrl list \* host=\*)」コマンドの処理を抑止し、コマンドの実行時間を短縮できます。

jpcras コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドについて説明している章を参照してください。

Windows Server 2008 で実行する場合の注意事項

OS のユーザーアカウント制御機能 (UAC) を有効にしている場合は、コマンド実行時にユーザーアカウント制御のダイアログボックスが表示されることがあります。ダイアログボックスが表示された場合は、[ 続行 ] ボタンをクリックして資料採取を続行してください。[ キャンセル ] ボタンをクリックした場合は、資料採取が中止されます。

### (3) 資料採取コマンドを実行する (論理ホスト運用の場合)

論理ホスト運用の Performance Management の資料は共有ディスクにあり、資料は実行系と待機系の両方で採取する必要があります。

トラブルの要因を調べるための資料の採取には、jpcras コマンドを使用します。資料採取コマンドの実行手順を次に示します。なお、ここで説明する操作は、OS ユーザーとして Administrator 権限を持つユーザーが実行してください。

論理ホスト運用の場合の、資料採取コマンドの実行について、手順を説明します。

#### 1. 共有ディスクをオンラインにする。

論理ホストの資料は共有ディスクに格納されています。実行系ノードでは、共有ディスクがオンラインになっていることを確認して資料を採取してください。

#### 2. 実行系と待機系の両方で、採取する資料および資料の格納先フォルダを指定して、jpcras コマンドを実行する。

jpcras コマンドで、採取できるすべての情報を `c:\¥tmp¥jpc¥agt` フォルダに格納する場合の、コマンドの指定例を次に示します。

```
jpcras c:\¥tmp¥jpc¥agt all all
```

jpcras コマンドを `lhost` の引数を指定しないで実行すると、そのノードの物理ホストと論理ホストの Performance Management の資料が一とおり採取されます。論理ホスト環境の Performance Management がある場合は、共有ディスク上のログファイルが取得されます。

なお、共有ディスクがオフラインになっているノードで jpcras コマンドを実行すると、共有ディスク上のファイルを取得できませんが、エラーは発生しないで正常終了します。

#### 注意

実行系ノードと待機系ノードの両方で、資料採取コマンドを実行して資料採取をしてください。

フェールオーバーの前後の調査をするには、実行系と待機系の両方の資料が必要です。

jpcras コマンドを実行すると、PFM サービスの一覧取得および起動状態の確認のため、内部的に「`jpctool service list -id * -host * (jpcctrl list * host=*)`」コマンドが実行されます。コマンド実行ホストとほかの Performance Management システムのホストとの間にファイアウォールが設定されていたり、システム構成が大規模だったりすると、「`jpctool service list -id * -host * (jpcctrl list * host=*)`」コマンドの実行に時間が掛かる場合があります。そのような場合は、環境変数 `JPC_COLCTRLNOHOST` に 1 を設定することで「`jpctool service list -id * -host * (jpcctrl list * host=*)`」コマンドの処理を抑止し、コマンドの実行時間を短縮できます。

jpcras コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の、コマンドについて説明している章を参照してください。

#### 3. クラスタソフトの資料を採取する。

この資料は、クラスタソフトと Performance Management のどちらでトラブルが発生しているのかを調査するために必要になります。クラスタソフトから Performance Management への起動停止などの制御要求と結果を調査できる資料を採取してください。

## Windows Server 2008 で実行する場合の注意事項

OS のユーザーアカウント制御機能 (UAC) を有効にしている場合は、コマンド実行時にユーザーアカウント制御のダイアログボックスが表示されることがあります。ダイアログボックスが表示された場合は、[ 続行 ] ボタンをクリックして資料採取を続行してください。[ キャンセル ] ボタンをクリックした場合は、資料採取が中止されます。

## (4) Windows イベントログを採取する

Windows の [ イベントビューア ] ウィンドウの、[ システム ] および [ アプリケーション ] の内容を採取してください。

## (5) オペレーション内容を確認する

トラブル発生時のオペレーション内容を確認し、記録しておいてください。確認が必要な情報を次に示します。

- オペレーション内容の詳細
- トラブル発生時刻
- マシン構成 (各 OS のバージョン、ホスト名、PFM - Manager と PFM - Agent の構成など)
- 再現性の有無
- PFM - Web Console からログインしている場合は、ログイン時の Performance Management ユーザー名
- コマンド実行時にトラブルが発生した場合は、コマンドに指定した引数

## (6) 画面上のエラー情報を採取する

次に示すハードコピーを採取してください。

- アプリケーションエラーが発生した場合は、操作画面のハードコピー
- エラーメッセージダイアログボックスのハードコピー  
詳細情報がある場合はその内容をコピーしてください。
- コマンド実行時にトラブルが発生した場合は、[ コマンドプロンプト ] ウィンドウまたは [ 管理者コンソール ] ウィンドウのハードコピー  
[ コマンドプロンプト ] 画面のハードコピーを採取する際は、[ " コマンドプロンプト " のプロパティ ] 画面について次のように設定しておいてください。
  - [ オプション ] タブの [ 編集オプション ]  
[ 簡易編集モード ] がチェックされた状態にする。
  - [ レイアウト ] タブ  
[ 画面バッファのサイズ ] の [ 高さ ] に「500」を設定する。

## (7) その他の情報を採取する

[ アクセサリ ] - [ システムツール ] - [ システム情報 ] によって、資料を採取できます。

## 7.6 Performance Management の障害検知

---

Performance Management では、ヘルスチェック機能を利用することで Performance Management 自身の障害を検知できます。ヘルスチェック機能では、監視エージェントや監視エージェントが稼働するホストの稼働状態を監視し、監視結果を監視エージェントの稼働状態の変化として PFM・Web Console 上に表示します。

また、PFM サービス自動再起動機能を利用することで PFM サービスが何らかの原因で異常停止した場合に自動的に PFM サービスを再起動したり、定期的に PFM サービスを再起動したりすることができます。

ヘルスチェック機能によって監視エージェントの稼働状態を監視したり、PFM サービス自動再起動機能によって PFM サービスを自動再起動したりするには、Performance Management のサービスの詳細な状態を確認するステータス管理機能を使用します。このため、対象となる監視エージェントがステータス管理機能に対応したバージョンであり、ステータス管理機能が有効になっている必要があります。ホストの稼働状態を監視する場合は前提となる条件はありません。

また、Performance Management のログファイルをシステム統合監視製品である JP1/Base で監視することによっても、Performance Management 自身の障害を検知できます。これによって、システム管理者は、トラブルが発生したときに障害を検知し、要因を特定して復旧の対処をします。

Performance Management 自身の障害検知の詳細については、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の、Performance Management の障害検知について説明している章を参照してください。

## 7.7 Performance Management システムの障害回復

---

Performance Management のサーバで障害が発生したときは、バックアップファイルを基にして、障害が発生する前の正常な状態に回復する必要があります。

障害が発生する前の状態に回復する手順については、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の、トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。



# 付録

---

付録 A システム見積もり

---

付録 B 識別子一覧

---

付録 C プロセス一覧

---

付録 D ポート番号一覧

---

付録 E PFM - Agent for Microsoft SQL Server のプロパティ

---

付録 F ファイルおよびフォルダ一覧

---

付録 G 移行手順と移行時の注意事項

---

付録 H バージョン互換

---

付録 I スタアドプロシージャの削除

---

付録 J 動作ログの出力

---

付録 K JP1/ITSML との連携

---

付録 L 各バージョンの変更内容

---

付録 M このマニュアルの参考情報

---

付録 N 用語解説

---

---

## 付録 A システム見積もり

PFM - Agent for Microsoft SQL Server を使ったシステムを構築する前に、使用するマシンの性能が、PFM - Agent for Microsoft SQL Server を運用するのに十分であるか、見積もっておくことをお勧めします。

### 付録 A.1 メモリー所要量

メモリー所要量は、PFM - Agent for Microsoft SQL Server の設定状況や使用状況によって変化します。メモリー所要量の見積もり式については、リリースノートを参照してください。

### 付録 A.2 ディスク占有量

ディスク占有量は、パフォーマンスデータを収集するレコード数によって変化します。ディスク占有量の見積もりには、システム全体のディスク占有量、Store データベース (Store バージョン 1.0) のディスク占有量、または Store データベース (Store バージョン 2.0) の見積もりが必要になります。これらの見積もり式については、リリースノートを参照してください。

### 付録 A.3 クラスタ運用時のディスク占有量

クラスタ運用時のディスク占有量の見積もりは、クラスタシステムで運用しない場合のディスク占有量の見積もりと同じです。ディスク占有量については、リリースノートを参照してください。

### 付録 A.4 レコードのインスタンス数の算出方法

PFM - Agent for Microsoft SQL Server が収集する各レコードのインスタンス数の算出方法を表 A-1 に示します。

sqlcmd など監視対象の Microsoft SQL Server に接続して、SQL 文を実行しインスタンス数を算出してください。また、算出方法を記載しているレコードに関しては、算出方法に従い算出してください。

#### 実行手順

1. sqlcmd を起動します。
2. 次の権限が与えられているユーザーを用いて、監視対象の Microsoft SQL Server に接続してください。
  - sysadmin
3. インスタンス数を確認したいレコードに対して、表 A-7 に記載されている SQL 文を実行してください。

#### ! 注意事項

インスタンス数に関しては、監視対象となる Microsoft SQL Server の動的情報となります。そのため、監視対象の Microsoft SQL Server に対する接続数などの要因によりインスタンス数が動的に増減します。また、Store データベースのディスク占有量およびシステム全体のディスク占有量の見積もりをする際には、算出されたインスタンス数の最大の値を適用してください。

---



表 A-1 レコードのインスタンス数の算出方法

レコード	インスタンス数またはインスタンス数算出方法
PI	インスタンス数は 1。
PI_PI2	インスタンス数は 1。
PI_DI	SELECT count(*) FROM master..sysdatabases
PI_ESI <sup>1</sup>	インスタンス数は 0。
PI_GENI <sup>1</sup>	インスタンス数は 0。
PI_RPDB	sp_replcounters のシステムストアプロシージャを実行した結果の件数。
PI_SERV	インスタンス数は 1。
PI_SRV2	インスタンス数は 1。
PI_SI	インスタンス数は 1。
PI_TLOG	DBCC SQLPERF(LOGSPACE) の DBCC ステートメントを実行した結果の件数。
PI_UCTR	インスタンス数は 1。
PD	インスタンス数は 1。
PD_CD	sp_configure のシステムストアプロシージャを実行した結果の件数。
PD_DD	SELECT count(*) FROM master..sysdatabases
PD_DS	SELECT count(*) FROM master..sysdatabases
PD_EE	PD_EE レコード収集間隔内に SQL Server エラーログに対して書き込まれた次のメッセージの件数。 "Error", "error", "Failed", "failed", "エラー", "失敗" PD_EE レコードの収集間隔内で SQL Server エラーログに書き込まれる最大値をインスタンス数とする。 SQL Server エラーログは、SQL_ERRORLOG に指定した監視対象となる SQL Server インスタンスのエラーログファイル。
PD_ES	インスタンス数は 1。
PD_GEND <sup>1</sup>	インスタンス数は 0。
PD_IA	インスタンス数は 1。
PD_JH	SELECT count(*) FROM msdb..sysjobhistory a LEFT JOIN msdb..sysjobsteps b ON a.job_id = b.job_id
PD_LD	SELECT count(*) FROM master..syslockinfo
PD_LIC	インスタンス数は 1。
PD_LOCK	インスタンス数は 1。
PD_PCAC	インスタンス数は 1。
PD_PDES	インスタンス数は 0。
PD_PDET	SELECT count(*) FROM ( master..sysprocesses a LEFT JOIN master..syslogins b ON a.sid = b.sid ) LEFT JOIN master..sysusers c ON a.sid = c.sid

レコード	インスタンス数またはインスタンス数算出方法
PD_RD	<p>次の 1. および 2. を実行する。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>USE distribution EXEC sp_tables MSdistribution_history, dbo</li> <li>USE ディストリビューション EXEC sp_tables MSdistribution_history, dbo</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. および 2. を実行した結果として、両方とも「メッセージ 911, レベル 16」のエラーが発生した場合、インスタンス数は 0。</li> <li>1. および 2. のどちらかがエラーとならずに、その結果が 0 件の場合、インスタンス数は 0。</li> <li>1. および 2. のどちらかがエラーとならずに、その結果が 1 件の場合、インスタンス数は SELECT count(*) FROM master..sysdatabases の実行結果。</li> </ul>
PD_RH <sup>1</sup>	インスタンス数は 0。
PD_RS	<p>次の 1. および 2. を実行する。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>USE distribution EXEC sp_tables MSdistribution_history, dbo</li> <li>USE ディストリビューション EXEC sp_tables MSdistribution_history, dbo</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. および 2. を実行した結果が、両方とも「メッセージ 911, レベル 16」のエラーが発生した場合、インスタンス数は 0。</li> <li>1. および 2. のどちらかがエラーとならずに、その結果が 0 件の場合、インスタンス数は 0。</li> <li>1. および 2. のどちらかがエラーとならずに、その結果が 1 件の場合、インスタンス数は 1。</li> </ul>
PD_SQL <sup>2</sup>	インスタンス数は 0。
PD_SS	インスタンス数は 1。
PD_USER	<pre>SELECT count(*) FROM ( master..sysprocesses a LEFT JOIN master..syslogins b ON a.sid = b.sid ) LEFT JOIN master..sysusers c ON a.sid = c.sid</pre>

注 1  
予約レコードのため使用できません。

注 2  
リアルタイムでだけ使用できるレコードです。

## 付録 B 識別子一覧

PFM - Agent for Microsoft SQL Server を操作したり、PFM - Agent for Microsoft SQL Server の Store データベースからパフォーマンスデータを抽出したりする際、PFM - Agent for Microsoft SQL Server であることを示す識別子が必要な場合があります。PFM - Agent for Microsoft SQL Server の識別子を次の表に示します。

表 B-1 PFM - Agent for Microsoft SQL Server の識別子一覧

用途	名称	識別子	説明
コマンドなど	プロダクト ID	Q	プロダクト ID とは、サービス ID の一部。サービス ID は、コマンドを使用して Performance Management のシステム構成を確認する場合や、パフォーマンスデータをバックアップする場合などに必要である。サービス ID については、マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の付録に記載されている命名規則を参照のこと。
	サービスキー	agtq または SQL	コマンドを使用して PFM - Agent for Microsoft SQL Server を起動する場合や、終了する場合などに必要である。サービスキーについては、マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の、Performance Management の付録に記載されている命名規則を参照のこと。
ODBC	製品タイプ識別子	SQL	SQL 文を使用してデータを抽出する場合に必要である。詳細については、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の、ODBC に準拠したアプリケーションプログラムとの連携について説明している章を参照のこと。
ヘルプ	ヘルプ ID	pcaq	PFM - Agent for Microsoft SQL Server のヘルプであることを表す。

## 付録 C プロセス一覧

ここでは、PFM - Agent for Microsoft SQL Server のプロセス一覧を記載します。

PFM - Agent for Microsoft SQL Server のプロセス一覧を次の表に示します。なお、プロセス名の後ろに記載されている値は、同時に起動できるプロセス数です。

### 注意

論理ホストの PFM - Agent でも、動作するプロセスおよびプロセス数は同じです。

表 C-1 PFM - Agent for Microsoft SQL Server のプロセス一覧

プロセス名 (プロセス数)	機能
jpgagtq.exe(n)	Agent Collector サービスプロセス。このプロセスは、PFM - Agent for Microsoft SQL Server のインスタンスごとに 1 つ起動する。
jpgsto.exe(n)	Agent Store サービスプロセス。このプロセスは、PFM - Agent for Microsoft SQL Server のインスタンスごとに 1 つ起動する。
stpqlpr.exe(1)	Store データベースのバックアップ / エクスポート実行プロセス。

### 注

jpgsto プロセスの子プロセスです。

## 付録 D ポート番号一覧

ここでは、PFM - Agent for Microsoft SQL Server で使用するポート番号を記載します。

PFM - Manager , および PFM - Base のポート番号およびファイアウォールの通過方向については、マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の付録を参照してください。

ポート番号は、ユーザー環境に合わせて任意の番号に変更することもできます。

ポート番号の変更方法については、マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の、インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。なお、使用するプロトコルは TCP/IP です。

### 注意

Performance Management は、1 対 1 のアドレス変換をする静的 NAT(Basic NAT) に対応しています。

動的 NAT や、ポート変換機能を含む NAPT (IP Masquerade , NAT+) には対応していません。

## 付録 D.1 PFM - Agent for Microsoft SQL Server のポート番号

PFM - Agent for Microsoft SQL Server で使用するポート番号を次の表に示します。

表 D-1 PFM - Agent for Microsoft SQL Server で使用するポート番号

ポート番号	サービス名	パラメーター	用途
自動 <sup>1</sup>	Agent Store サービス	jp1pcstoq[nnn] <sup>2</sup>	パフォーマンスデータを記録したり、履歴レポートを取得したりするときに使用する。
自動 <sup>1</sup>	Agent Collector サービス	jp1pcagtq[nnn] <sup>2</sup>	アラームをバインドしたり、リアルタイムレポートを取得したりするときに使用する。

### 注 1

サービスが再起動されるたびに、システムで使用されていないポート番号が自動的に割り当てられます。

### 注 2

複数インスタンスを作成している場合、2 番目以降に作成したインスタンスに通番 (nnn) が付加されます。最初に作成したインスタンスには、通番は付加されません。

## 付録 D.2 ファイアウォールの通過方向

### (1) ファイアウォールの通過方向の設定

ファイアウォールを挟んで PFM - Manager と PFM - Agent for Microsoft SQL Server を配置する場合は、PFM - Manager と PFM - Agent のすべてのサービスにポート番号を固定値で設定してください。また、各ポート番号を次の表に示す方向で設定し、すべてのサービスについてファイアウォールを通過させるようにしてください。

表 D-2 ファイアウォールの通過方向 (PFM - Manager と PFM - Agent 間)

サービス名	パラメーター	通過方向
Agent Store サービス	jp1pcstoq[nnn]	Agent    Manager
Agent Collector サービス	jp1pcagtq[nnn]	Agent    Manager

## (凡例)

Manager : PFM - Manager ホスト

Agent : PFM - Agent ホスト

: 右項から左項への通信 (コネクション) を開始する方向

## 注

複数インスタンスを作成している場合、2 番目以降に作成したインスタンスに通番 (nnn) が付加されます。最初に作成したインスタンスには、通番は付加されません。

通信 (コネクション) を開始するときは、接続を受ける側 (矢印が向いている側) が、表 D-1 のポート番号を受信ポートとして使用します。接続する側は、OS によって割り当てられる空きポート番号を送信ポートとして使用します。この場合に使用するポート番号の範囲は、OS によって異なります。

Manager で一時的に使用される送信ポートが Agent の受信ポートを通過できるようにファイアウォールを設定してください。

## 注意

PFM-Agent のホストで `jpctool db dump (jpcctrl dump)` コマンドまたは `jpctool service list (jpcctrl list)` コマンドを実行したい場合、次のどちらかの方法でコマンドを実行してください。

- `jpctool db dump (jpcctrl dump)` コマンドまたは `jpctool service list (jpcctrl list)` コマンドの `proxy` オプションで、PFM - Manager を経由して通信するように指定してください。`jpctool db dump (jpcctrl dump)` コマンドまたは `jpctool service list (jpcctrl list)` コマンドの `proxy` オプションについては、マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の、コマンドについて説明している章を参照してください。
- 各 PFM - Agent ホスト間で次の表に示す方向でポート番号を設定し、ファイアウォールを通過させるようにしてください。

表 D-3 ファイアウォールの通過方向 (各 PFM - Agent ホスト間)

サービス名	パラメーター	通過方向
Agent Store サービス	jp1pcstoq[nnn]	Agent    Agent
Agent Collector サービス	jp1pcagtq[nnn]	Agent    Agent

## (凡例)

Agent : PFM - Agent ホスト

: 左項から右項、および右項から左項への通信 (コネクション) を開始する方向

## 注

複数インスタンスを作成している場合、2 番目以降に作成したインスタンスに通番 (nnn) が付加されます。最初に作成したインスタンスには、通番は付加されません。

## (2) ファイアウォールの通過方向の設定 (論理ホスト運用の場合)

ファイアウォールを挟んで PFM - Manager と PFM - Agent for Microsoft SQL Server を配置する場合は、PFM - Manager と PFM - Agent のすべてのサービスにポート番号を固定値で設定してください。また、各ポート番号を次の表に示す方向で設定し、すべてのサービスについてファイアウォールを通過させるようにしてください。

表 D-4 ファイアウォールの通過方向 (PFM - Manager と PFM - Agent 間 (論理ホスト運用の場合))

サービス名	パラメーター	通過方向
Agent Store サービス (論理ホスト)	jp1pcstoq[nnn]	Agent (論理ホスト) → Manager
Agent Collector サービス (論理ホスト)	jp1pcagtq[nnn]	Agent (論理ホスト) → Manager

## (凡例)

Manager : PFM - Manager ホスト

Agent (論理ホスト) : PFM - Agent ホスト

: 右項から左項への通信 (コネクション) を開始する方向

## 注

複数インスタンスを作成している場合、2 番目以降に作成したインスタンスに通番 (nnn) が付加されます。最初に作成したインスタンスには、通番は付加されません。

通信 (コネクション) を開始する時は、接続を受ける側 (矢印が向いている側) が、表 D-1 のポート番号を受信ポートとして使用します。接続する側は、OS によって割り当てられる空きポート番号を送信ポートとして使用します。この場合に使用するポート番号の範囲は、OS によって異なります。

Manager から一時的に使用される送信ポートが Agent の論理ホストの受信ポートに通過できるようにファイアウォールを設定してください。

## 付録 E PFM - Agent for Microsoft SQL Server のプロパティ

ここでは、PFM - Web Console で表示される PFM - Agent for Microsoft SQL Server の Agent Store サービスのプロパティ一覧、および Agent Collector サービスのプロパティ一覧を記載します。

### 付録 E.1 Agent Store サービスのプロパティ一覧

PFM - Agent for Microsoft SQL Server の Agent Store サービスのプロパティ一覧を次の表に示します。

表 E-1 PFM - Agent for Microsoft SQL Server の Agent Store サービスのプロパティ一覧

フォルダ名	プロパティ名	説明	
-	First Registration Date	サービスが PFM - Manager に認識された最初の日時が表示される。	
	Last Registration Date	サービスが PFM - Manager に認識された最新の日時が表示される。	
General	-	ホスト名やフォルダなどの情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。	
	Directory	サービスの動作するカレントフォルダ名が表示される。	
	Host Name	サービスが動作する物理ホスト名が表示される。	
	Process ID	サービスのプロセス ID が表示される。	
	Physical Address	IPv6 通信機能が無効の場合、サービスが動作するホストの IP アドレスおよびポート番号が表示される。	
	Physical Address(IPv4)	IPv6 通信機能が有効の場合、サービスが動作するホストの IP アドレス (IPv4) が表示される。	
	Physical Address(IPv6)	IPv6 通信機能が有効の場合、サービスが動作するホストの IP アドレス (IPv6) が表示される。	
	Port Number	IPv6 通信機能が有効の場合、サービスが動作するポート番号が表示される。	
	User Name	サービスプロセスを実行したユーザー名が表示される。	
	Time Zone	サービスで使用されるタイムゾーンが表示される。	
System	-	サービスが起動されている OS の、OS 情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。	
	CPU Type	CPU の種類が表示される。	
	Hardware ID	ハードウェア ID が表示される。	
	OS Type	OS の種類が表示される。	
	OS Name	OS 名が表示される。	
	OS Version	OS のバージョンが表示される。	
Network Services	-	Performance Management 通信共通ライブラリーについての情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。	
	Build Date	Agent Store サービスの作成日が表示される。	
	INI File	jpcns.ini ファイルの格納フォルダが表示される。	
Network Services	Service	-	サービスについての情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。



フォルダ名	プロパティ名	説明
	Description	次の形式でホスト名が表示される。 インスタンス名_ホスト名
	Local Service Name	サービス ID が表示される。
	Remote Service Name	接続先 PFM - Manager ホストの Master Manager サービスのサービス ID が表示される。
	EP Service Name	接続先 PFM - Manager ホストの Correlator サービスのサービス ID が表示される。
Retention	-	Store バージョンが 1.0 の場合にデータの保存期間を設定する。詳細については、マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の、稼働監視データの管理について説明している章を参照のこと。
	Product Interval - Minute Drawer	分ごとの PI レコードタイプのレコードの保存期間を設定する。次のリストから選択できる。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minute</li> <li>• Hour</li> <li>• Day</li> <li>• 2 Days</li> <li>• 3 Days</li> <li>• 4 Days</li> <li>• 5 Days</li> <li>• 6 Days</li> <li>• Week</li> <li>• Month</li> <li>• Year</li> </ul>
	Product Interval - Hour Drawer	時間ごとの PI レコードタイプのレコードの保存期間を設定する。次のリストから選択できる。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hour</li> <li>• Day</li> <li>• 2 Days</li> <li>• 3 Days</li> <li>• 4 Days</li> <li>• 5 Days</li> <li>• 6 Days</li> <li>• Week</li> <li>• Month</li> <li>• Year</li> </ul>
	Product Interval - Day Drawer	日ごとの PI レコードタイプのレコードの保存期間を設定する。次のリストから選択できる。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Day</li> <li>• 2 Days</li> <li>• 3 Days</li> <li>• 4 Days</li> <li>• 5 Days</li> <li>• 6 Days</li> <li>• Week</li> <li>• Month</li> <li>• Year</li> </ul>
	Product Interval - Week Drawer	週ごとの PI レコードタイプのレコードの保存期間を設定する。次のリストから選択できる。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Week</li> <li>• Month</li> <li>• Year</li> </ul>

フォルダ名		プロパティ名	説明
		Product Interval - Month Drawer	月ごとの PI レコードタイプのレコードの保存期間を設定する。次のリストから選択できる。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Month</li> <li>• Year</li> </ul>
		Product Interval - Year Drawer	年ごとの PI レコードタイプのレコードの保存期間。Year で固定。
		Product Detail - PD レコードタイプのレコード ID	各 PD レコードタイプのレコードの保存レコード数を設定する。0 ~ 2,147,483,647 の整数が指定できる。 注意 範囲外の数値, またはアルファベットなどの文字を指定した場合, エラーメッセージが表示される。
Retention Ex		-	Store バージョンが 2.0 の場合にデータの保存期間を設定する。詳細については, マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の, 稼働監視データの管理について説明している章を参照のこと。
Retention Ex	Product Interval - PI レコードタイプのレコード ID	-	PI レコードタイプのレコードの保存期間を設定する。
		Period - Minute Drawer (Day)	分ごとの PI レコードタイプのレコードの保存期間を設定する。指定できる値は 0 ~ 366 日で, 1 日単位で指定できる。
		Period - Hour Drawer (Day)	時間ごとの PI レコードタイプのレコードの保存期間を設定する。指定できる値は 0 ~ 366 日で, 1 日単位で指定できる。
		Period - Day Drawer (Week)	日ごとの PI レコードタイプのレコードの保存期間を設定する。指定できる値は 0 ~ 266 週で, 1 週間単位で指定できる。
		Period - Week Drawer (Week)	週ごとの PI レコードタイプのレコードの保存期間を設定する。指定できる値は 0 ~ 266 週で, 1 週間単位で指定できる。
		Period - Month Drawer (Month)	月ごとの PI レコードタイプのレコードの保存期間を設定する。指定できる値は 0 ~ 60 月で, 1 か月単位で指定できる。
		Period - Year Drawer (Year)	年ごとの PI レコードタイプのレコードの保存期間。10 で固定。
	Product Detail - PD レコードタイプのレコード ID	Period (Day)	PD レコードタイプのレコード ID ごとに, パフォーマンスデータの保存期間を設定します。保存期間 (日数) を 0 ~ 366 の整数で指定します。
Disk Usage		-	各データベースで使用されているディスク容量が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティには, プロパティを表示した時点でのディスク使用量が表示される。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。
		Product Interval	PI レコードタイプのレコードで使用されるディスク容量が表示される。
		Product Detail	PD レコードタイプのレコードで使用されるディスク容量が表示される。
		Product Alarm	PA レコードタイプのレコードで使用されるディスク容量が表示される。PFM - Agent for Microsoft SQL Server では使用しない。
		Product Log	PL レコードタイプのレコードで使用されるディスク容量が表示される。PFM - Agent for Microsoft SQL Server では使用しない。

フォルダ名	プロパティ名	説明
	Total Disk Usage	データベース全体で使用されるディスク容量が表示される。
Configuration	-	Agent Store サービスのプロパティが表示される。
	Store Version	Store データベースのバージョンが表示される。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Store バージョン 1.0 の場合 「1.0」</li> <li>• Store バージョン 2.0 の場合 「2.0」</li> </ul>

( 凡例 )

- : 該当しない

## 付録 E.2 Agent Collector サービスのプロパティ一覧

PFM - Agent for Microsoft SQL Server の Agent Collector サービスのプロパティ一覧を次の表に示します。

表 E-2 PFM - Agent for Microsoft SQL Server の Agent Collector サービスのプロパティ一覧

フォルダ名	プロパティ名	説明
-	First Registration Date	サービスが PFM - Manager に認識された最初の日時が表示される。
	Last Registration Date	サービスが PFM - Manager に認識された最新の日時が表示される。
	Data Model Version	データモデルのバージョンが表示される。
General	-	ホスト名やフォルダなどの情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。
	Directory	サービスの動作するカレントフォルダ名が表示される。
	Host Name	サービスが動作する物理ホスト名が表示される。
	Process ID	サービスのプロセス ID が表示される。
	Physical Address	IPv6 通信機能が無効の場合、サービスが動作するホストの IP アドレスおよびポート番号が表示される。
	Physical Address(IPv4)	IPv6 通信機能が有効の場合、サービスが動作するホストの IP アドレス (IPv4) が表示される。
	Physical Address(IPv6)	IPv6 通信機能が有効の場合、サービスが動作するホストの IP アドレス (IPv6) が表示される。
	Port Number	IPv6 通信機能が有効の場合、サービスが動作するポート番号が表示される。
	User Name	サービスプロセスを実行したユーザー名が表示される。
Time Zone	サービスで使用されるタイムゾーンが表示される。	
System	-	サービスが起動されている OS の、OS 情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。
	CPU Type	CPU の種類が表示される。
	Hardware ID	ハードウェア ID が表示される。
	OS Type	OS の種類が表示される。
	OS Name	OS 名が表示される。

フォルダ名		プロパティ名	説明
		OS Version	OS のバージョンが表示される。
Network Services		-	Performance Management 通信共通ライブラリーについての情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。
		Build Date	Agent Collector サービスの作成日が表示される。
		INI File	jpcns.ini ファイルの格納フォルダ名が表示される。
Network Services	Service	-	サービスについての情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。
		Description	次の形式でホスト名が表示される。 インスタンス名_ホスト名
		Local Service Name	サービス ID が表示される。
		Remote Service Name	Agent Collector サービスが接続する Agent Store サービスのサービス ID が表示される。
		AH Service Name	同一ホストにある Action Handler サービスのサービス ID が表示される。
JP1 Event Configurations		-	JP1 イベントの発行条件を設定する。
		各サービス	Agent Collector サービス、Agent Store サービス、Action Handler サービス、および Status Server サービスのリスト項目から「Yes」または「No」を選択し、サービスごとに JP1 システムイベントを発行するかどうかを指定する。
		JP1 Event Send Host	JP1/Base の接続先イベントサーバ名を指定する。ただし、Action Handler サービスと同一マシンの論理ホストまたは物理ホストで動作しているイベントサーバだけ指定できる。指定できる値は 0 ~ 255 バイトの半角英数字、「.」および「-」である。範囲外の値を指定した場合は、省略したと仮定される。値を省略した場合は、Action Handler サービスが動作するホストがイベント発行元ホストとして使用される。「localhost」を指定した場合は、物理ホストを指定したものと仮定される。
		Monitoring Console Host	JP1/IM・Manager のモニター起動で PFM・Web Console のブラウザーを起動する場合、起動させる PFM・Web Console ホストを指定する。指定できる値は 0 ~ 255 バイトの半角英数字、「.」および「-」である。範囲外の値を指定した場合は、省略したと仮定される。値を省略した場合は、接続先の PFM・Manager ホストが仮定される。
		Monitoring Console Port	起動する PFM・Web Console のポート番号 (http リクエストポート番号) を指定する。指定できる値は 1 ~ 65535 である。範囲外の値を指定した場合は、省略したと仮定される。値を省略した場合は、20358 が設定される。
JP1 Event Configurations	Alarm	JP1 Event Mode	アラームの状態が変化した場合に、次のどちらのイベントを発行するか設定する。 <ul style="list-style-type: none"> <li>JP1 User Event : JP1 ユーザーイベントを発行する</li> <li>JP1 System Event : JP1 システムイベントを発行する</li> </ul>
Detail Records		-	PD レコードタイプのレコードのプロパティが格納されている。収集されているレコードのレコード ID は、太字で表示される。
Detail Records	レコード ID 1	-	レコードのプロパティが格納されている。

フォルダ名	プロパティ名	説明
	Description	レコードの説明が表示される。このプロパティは変更できない。
	Log	リスト項目から「Yes」または「No」を選択し、レコードを Store データベースに記録するかどうかを指定する。この値が「Yes」でかつ、Collection Interval が 0 より大きい値であれば、データベースに記録される。
	Log(ITSLM)	JP1/ITSLM - Manager と連携する場合に、JP1/ITSLM - Manager からレコードを PFM - Agent for Microsoft SQL Server の Store データベースに記録するかどうかについて「Yes」または「No」で表示される。連携しない場合は「No」固定で表示される。このプロパティは変更できない。
	Monitoring(ITSLM)	JP1/ITSLM - Manager と連携する場合に、レコードを JP1/ITSLM - Manager に送信するかどうかについて、JP1/ITSLM - Manager での設定が「Yes」または「No」で表示される。連携しない場合は「No」固定で表示される。このプロパティは変更できない。
	Collection Interval	データの収集間隔を指定する。指定できる値は 0 ~ 2,147,483,647 秒で、1 秒単位で指定できる。なお、0 と指定した場合は 0 秒となり、データは収集されない。
	Collection Offset	データの収集を開始するオフセット値を指定する。指定できる値は、Collection Interval で指定した値の範囲内で、0 ~ 32,767 秒の 1 秒単位で指定できる。
	LOGIF	レコードをデータベースに記録するときの条件を指定する。条件に合ったレコードだけがデータベースに記録される。PFM - Web Console の [ サービス階層 ] タブで表示されるサービスのプロパティ画面の、下部フレームの [ LOGIF ] をクリックすると表示される [ ログ収集条件設定 ] ウィンドウで作成した条件式 ( 文字列 ) が表示される。
Interval Records	-	PI レコードタイプのレコードのプロパティが格納されている。収集されているレコードのレコード ID は、太字で表示される。
Interval Records	レコード ID 1	-
	Description	レコードの説明が表示される。このプロパティは変更できない。
	Log	リスト項目から「Yes」または「No」を選択し、レコードを Store データベースに記録するかどうかを指定する。この値が「Yes」でかつ、Collection Interval が 0 より大きい値であれば、データベースに記録される。
	Log(ITSLM)	JP1/ITSLM - Manager と連携する場合に、JP1/ITSLM - Manager からレコードを PFM - Agent for Microsoft SQL Server の Store データベースに記録するかどうかについて「Yes」または「No」で表示される。連携しない場合は「No」固定で表示される。このプロパティは変更できない。
	Monitoring(ITSLM)	JP1/ITSLM - Manager と連携する場合に、レコードを JP1/ITSLM - Manager に送信するかどうかについて、JP1/ITSLM - Manager での設定が「Yes」または「No」で表示される。連携しない場合は「No」固定で表示される。このプロパティは変更できない。
	Collection Interval	データの収集間隔を指定する。指定できる値は 0 ~ 2,147,483,647 秒で、1 秒単位で指定できる。なお、0 と指定した場合は 0 秒となり、データは収集されない。

フォルダ名		プロパティ名	説明
		Collection Offset	データの収集を開始するオフセット値を指定する。指定できる値は、Collection Interval で指定した値の範囲内で、0 ~ 32,767 秒の 1 秒単位で指定できる。
		LOGIF	レコードをデータベースに記録するときの条件を指定する。条件に合ったレコードだけがデータベースに記録される。PFM - Web Console の [ サービス階層 ] タブで表示されるサービスのプロパティ画面の、下部フレームの [ LOGIF ] をクリックすると表示される [ ログ収集条件設定 ] ウィンドウで作成した条件式 ( 文字列 ) が表示される。
Log Records		-	PL レコードタイプのレコードのプロパティが格納されている。Microsoft SQL Server ではこのレコードをサポートしていないため使用しない。
Restart Configurations		-	PFM サービス自動再起動の条件を設定する。PFM - Manager または PFM - Base が 08:50 以降の場合に設定できる。PFM サービス自動再起動機能については、マニュアル「JPI/Performance Management 設計・構築ガイド」の、Performance Management の機能について説明している章を参照のこと。
		Restart when Abnormal Status	Status Server サービスが Action Handler サービス、Agent Collector サービス、および Agent Store サービスの状態を正常に取得できない場合にサービスを自動再起動するかどうかを設定する。
		Restart when Single Service Running	Agent Store サービスと Agent Collector サービスのどちらかしか起動していない場合にサービスを自動再起動するかどうかを設定する。
Restart Configurations	Action Handler	Auto Restart	Action Handler サービスに対して自動再起動機能を利用するかどうかを設定する。
		Auto Restart - Interval (Minute)	自動再起動機能を利用する場合、サービスの稼働状態を確認する間隔を設定する。設定できる値は 1 ~ 1,440 分で、1 分単位で設定できる。
		Auto Restart - Repeat Limit	自動再起動機能を利用する場合、連続して再起動を試行する回数を 1 ~ 10 の整数で設定する。
		Scheduled Restart	リスト項目から「Yes」または「No」を選択し、Action Handler サービスに対して、定期再起動機能を利用するかどうかを設定する。
		Scheduled Restart - Interval	定期再起動機能を利用する場合、再起動間隔を 1 ~ 1,000 の整数で設定する。
		Scheduled Restart - Interval Unit	定期再起動機能を利用する場合、リスト項目から「Hour」、「Day」、「Week」または「Month」を選択し、再起動間隔の単位を設定する。
		Scheduled Restart - Origin - Year	再起動する年を 1971 ~ 2035 の整数で指定できる。
		Scheduled Restart - Origin - Month	再起動する月を 1 ~ 12 の整数で指定できる。
		Scheduled Restart - Origin - Day	再起動する日を 1 ~ 31 の整数で指定できる。
		Scheduled Restart - Origin - Hour	再起動する時間 ( 時 ) を 0 ~ 23 の整数で指定できる。
	Scheduled Restart - Origin - Minute	再起動する時間 ( 分 ) を 0 ~ 59 の整数で指定できる。	
		Agent Collector	Auto Restart

フォルダ名	プロパティ名	説明
	Auto Restart - Interval (Minute)	自動再起動機能を利用する場合、サービスの稼働状態を確認する間隔を設定する。設定できる値は 1 ~ 1,440 分で、1 分単位で設定できる。
	Auto Restart - Repeat Limit	自動再起動機能を利用する場合、連続して再起動を試行する回数を 1 ~ 10 の整数で設定する。
	Scheduled Restart	リスト項目から「Yes」または「No」を選択し、Agent Collector サービスに対して、定期再起動機能を利用するかどうかを設定する。
	Scheduled Restart - Interval	定期再起動機能を利用する場合、再起動間隔を 1 ~ 1,000 の整数で設定する。
	Scheduled Restart - Interval Unit	定期再起動機能を利用する場合、リスト項目から「Hour」、「Day」、「Week」または「Month」を選択し、再起動間隔の単位を設定する。
	Scheduled Restart - Origin - Year	再起動する年を 1971 ~ 2035 の整数で指定できる。
	Scheduled Restart - Origin - Month	再起動する月を 1 ~ 12 の整数で指定できる。
	Scheduled Restart - Origin - Day	再起動する日を 1 ~ 31 の整数で指定できる。
	Scheduled Restart - Origin - Hour	再起動する時間（時）を 0 ~ 23 の整数で指定できる。
	Scheduled Restart - Origin - Minute	再起動する時間（分）を 0 ~ 59 の整数で指定できる。
Agent Store	Auto Restart	Agent Store サービスに対して自動再起動機能を利用するかどうかを設定する。
	Auto Restart - Interval (Minute)	自動再起動機能を利用する場合、サービスの稼働状態を確認する間隔を設定する。設定できる値は 1 ~ 1,440 分で、1 分単位で設定できる。
	Auto Restart - Repeat Limit	自動再起動機能を利用する場合、連続して再起動を試行する回数を 1 ~ 10 の整数で設定する。
	Scheduled Restart	リスト項目から「Yes」または「No」を選択し、Agent Store サービスに対して、定期再起動機能を利用するかどうかを設定する。
	Scheduled Restart - Interval	定期再起動機能を利用する場合、再起動間隔を 1 ~ 1,000 の整数で設定する。
	Scheduled Restart - Interval Unit	定期再起動機能を利用する場合、リスト項目から「Hour」、「Day」、「Week」または「Month」を選択し、再起動間隔の単位を設定する。
	Scheduled Restart - Origin - Year	再起動する年を 1971 ~ 2035 の整数で指定できる。
	Scheduled Restart - Origin - Month	再起動する月を 1 ~ 12 の整数で指定できる。
	Scheduled Restart - Origin - Day	再起動する日を 1 ~ 31 の整数で指定できる。
	Scheduled Restart - Origin - Hour	再起動する時間（時）を 0 ~ 23 の整数で指定できる。
	Scheduled Restart - Origin - Minute	再起動する時間（分）を 0 ~ 59 の整数で指定できる。

フォルダ名		プロパティ名	説明
ITSLM Connection Configuration		-	連携する JP1/ITSLM - Manager に関する情報が表示される。
ITSLM Connection Configuration	ITSLM Connection	-	接続先 JP1/ITSLM - Manager に関する情報が表示される。
		ITSLM Host	接続している JP1/ITSLM - Manager のホスト名が表示される。JP1/ITSLM - Manager と接続していない場合、本プロパティは表示されない。
		ITSLM Port	接続している JP1/ITSLM - Manager のポート番号が表示される。JP1/ITSLM - Manager と接続していない場合、本プロパティは表示されない。
	MANAGE ITSLM CONNECTION	-	JP1/ITSLM - Manager との接続を停止するかどうかを設定する。
		DISCONNECT ITSLM CONNECTION	接続を停止する JP1/ITSLM - Manager のホスト名をリスト項目から指定する。リスト項目から「(空文字)」を指定した場合は何もしない。JP1/ITSLM - Manager と接続していない場合、リスト項目には「(空文字)」だけが表示される。
Agent Configuration		-	PFM - Agent for Microsoft SQL Server 固有の設定用プロパティが格納されている。
		Product	プロダクト ID「Q」が表示される。
		Instance	jpcconf inst setup (jpcinssetup) コマンドで指定した、監視対象となる Microsoft SQL Server のインスタンス名が表示される(既定のインスタンス環境の場合は「default」が表示される)。
		SQL_Host	監視対象の Microsoft SQL Server が稼働しているホスト名が表示される。
		User	監視対象の Microsoft SQL Server にログインするためのユーザー名が表示される(jpcagt.ini ファイル格納時は暗号化される)。Windows 認証時は何も表示されない。
		Errorlog	jpcconf inst setup (jpcinssetup) コマンドで指定した、監視対象となる Microsoft SQL Server インスタンスのエラーログファイル名が絶対パスで表示される。
		Timeout	jpcconf inst setup (jpcinssetup) コマンドで指定した、データベースアクセス時のクエリタイムアウト時間が秒単位で表示される。デフォルト値は 60。変更する際は、1 ~ 3600 の値を指定する。このプロパティは変更できる。 <sup>2</sup>
		STARTUP_PENDING	jpcconf inst setup (jpcinssetup) コマンドで指定した、PFM - Agent for Microsoft SQL Server の起動から通常処理への移行ペンディング時間が秒単位で表示される。デフォルト値は 0。0 の場合はペンディングしない。変更する際は、1 ~ 3600 の値を指定する。このプロパティは変更できる。 <sup>2</sup>
		LOG_PATH	jpcconf inst setup (jpcinssetup) コマンドで指定した、エージェントログの出力フォルダのパスが表示される。このプロパティは変更できる。 <sup>2</sup>
		LOG_SIZE	jpcconf inst setup (jpcinssetup) コマンドで指定した、エージェントログの 1 ファイルの最大サイズがメガバイト単位で表示される。デフォルト値は 16。変更する際は、1 ~ 32 の値を指定する。このプロパティは変更できる。 <sup>2</sup>



フォルダ名	プロパティ名	説明
	LOGIN_TIMEOUT	jpcconf inst setup (jpcinssetup) コマンドで指定した、データベースへの接続タイムアウト時間が秒単位で表示される。デフォルト値は 20。変更する際は、1 ~ 3600 の値を指定する。このプロパティは変更できる。 <sup>2</sup>
	TOPN_SQL	予約レコードのためのプロパティ。このプロパティは変更できない。
	DISK_READS_PER_EXECUTION	予約レコードのためのプロパティ。このプロパティは変更できない。
	DB_FREE_PERCENT_OPTION	PD_DS レコードの Free % フィールドがマイナス値になる場合の動作を指定する。このプロパティは変更できる。 <sup>2</sup>
	DB_FREE_PERCENT_NUMBER	PD_DS レコードの Free % フィールドがマイナス値になった場合に置き換える値を指定する。DB_FREE_PERCENT_OPTION で「Y」を指定した場合だけ有効。このプロパティは変更できる。 <sup>2</sup>
	LIMIT_PD_LD_NUMBER	PD_LD レコードの最大収集レコード数。このプロパティは変更できる。 <sup>2</sup>

(凡例)

- : 該当しない

注 1

フォルダ名には、データベース ID を除いたレコード ID が表示されます。各レコードのレコード ID については、「5. レコード」を参照してください。

注 2

変更した値を反映するには、Agent Collector サービスを再起動してください。

## 付録 F ファイルおよびフォルダー一覧

ここでは、PFM - Agent for Microsoft SQL Server のファイルおよびフォルダー一覧を記載します。

Performance Management のインストール先フォルダは任意です。デフォルトのインストール先フォルダは次のとおりです。

- Windows Server 2003 (x64) , 64 ビット版の Windows Server 2008 の場合  
システムドライブ ¥Program Files(x86)¥Hitachi¥jplpc
- 上記以外の場合  
システムドライブ ¥Program Files¥Hitachi¥jplpc

### 付録 F.1 PFM - Agent for Microsoft SQL Server のファイルおよびフォルダー一覧

PFM - Agent for Microsoft SQL Server のファイルおよびフォルダー一覧を次の表に示します。

表 F-1 PFM - Agent for Microsoft SQL Server のファイルおよびフォルダー一覧

フォルダ名	ファイル名	説明
インストール先フォルダ ¥agtq¥	-	PFM - Agent for Microsoft SQL Server のルートフォルダ
	jpcagtras.bat	保守資料収集プログラム
	jpcagtras.exe	保守資料収集プログラム
	readme.txt	README.TXT (日本語)
	VERSION.TXT	VERSION.TXT
インストール先フォルダ ¥agtq¥agent¥	-	Agent Collector サービスのルートフォルダ
	jpcagtq.exe	Agent Collector サービス実行プログラム
インストール先フォルダ ¥agtq¥agent¥ インスタンス名 ¥	-	Agent Collector サービスのルートフォルダ (インスタンスごと) <sup>1</sup>
	jpcagt.ini	Agent Collector サービス起動情報ファイル (インスタンスごと) <sup>1</sup>
	jpcagt.ini.model	Agent Collector サービス起動情報ファイルのモデルファイル (インスタンスごと) <sup>1</sup>
インストール先フォルダ ¥agtq¥agent¥ インスタンス名 ¥log¥	-	Agent Collector サービス内部ログファイル格納フォルダ (インスタンスごと) <sup>1</sup>
インストール先フォルダ ¥agtq¥lib¥	-	メッセージカタログ格納フォルダ
インストール先フォルダ ¥agtq¥sql	-	スクリプト格納フォルダ
	sp_drop.sql	Microsoft SQL Server へのストアードプロシージャ削除 SQL スクリプト
	sp_inst.sql	Microsoft SQL Server からのストアードプロシージャ登録 SQL スクリプト
インストール先フォルダ ¥agtq¥store¥	-	Agent Store サービスのルートフォルダ
	*.DAT	データモデル定義ファイル

フォルダ名	ファイル名	説明
インストール先フォルダ ¥agtq¥store¥ インスタンス名 ¥	-	Agent Store サービスのルートフォルダ (インスタンスごと) <sup>1</sup>
	*.DB	パフォーマンスデータファイル (インスタンスごと) <sup>2</sup>
	*.IDX	パフォーマンスデータファイルのインデックスファイル (インスタンスごと) <sup>2</sup>
	*.LCK	パフォーマンスデータファイルのロックファイル (インスタンスごと) <sup>2</sup>
	jpcsto.ini	Agent Store サービス起動情報ファイル (インスタンスごと) <sup>1</sup>
	jpcsto.ini.model	Agent Store サービス起動情報ファイルのモデル (インスタンスごと) <sup>1</sup>
	*.DAT	データモデル定義ファイル (インスタンスごと) <sup>1</sup>
インストール先フォルダ ¥agtq¥store¥ インスタンス名 ¥backup¥	-	標準のデータベースバックアップ先フォルダ (インスタンスごと) <sup>1</sup>
インストール先フォルダ ¥agtq¥store¥ インスタンス名 ¥dump¥	-	標準のデータベースエクスポート先フォルダ (インスタンスごと) <sup>1</sup>
インストール先フォルダ ¥agtq¥store¥ インスタンス名 ¥log¥	-	Agent Store サービス内部ログファイル格納フォルダ (インスタンスごと) <sup>1</sup>
インストール先フォルダ ¥auditlog¥	-	動作ログファイル出力フォルダ
	jpcauditn.log <sup>3</sup>	動作ログファイル
インストール先フォルダ ¥setup¥	-	セットアップファイル格納フォルダ
	jpcagtqu.Z	PFM - Agent セットアップ用アーカイブファイル (UNIX)
	jpcagtqw.EXE	PFM - Agent セットアップ用アーカイブファイル (Windows)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• x86 の場合 システムフォルダ ¥system32</li> <li>• x64 の場合 システムフォルダ ¥SysWOW64</li> </ul>	-	システムフォルダ
	mfc100.dll	Microsoft Visual C++ MFC ランタイム用ファイル
	mfc100u.dll	Microsoft Visual C++ MFC ランタイム用ファイル
	mfc100.dll	Microsoft Visual C++ MFC ランタイム用ファイル
	mfc100u.dll	Microsoft Visual C++ MFC ランタイム用ファイル
	mfc100chs.dll	Microsoft Visual C++ MFCLOC リソースファイル
	mfc100cht.dll	Microsoft Visual C++ MFCLOC リソースファイル
	mfc100deu.dll	Microsoft Visual C++ MFCLOC リソースファイル
	mfc100enu.dll	Microsoft Visual C++ MFCLOC リソースファイル
	mfc100esn.dll	Microsoft Visual C++ MFCLOC リソースファイル
	mfc100fra.dll	Microsoft Visual C++ MFCLOC リソースファイル
	mfc100ita.dll	Microsoft Visual C++ MFCLOC リソースファイル

フォルダ名	ファイル名	説明
	mfc100jpn.dll	Microsoft Visual C++ MFCLOC リソースファイル
	mfc100kor.dll	Microsoft Visual C++ MFCLOC リソースファイル
	mfc100rus.dll	Microsoft Visual C++ MFCLOC リソースファイル

(凡例)

- : 該当しない

注 1

jpccconf inst setup (jpcinssetup) コマンドの実行で作成されます。

注 2

Agent Store サービス起動時に作成されます。

注 3

ログファイル数は、jpccomm.ini ファイルで変更できます。

---

## 付録 G 移行手順と移行時の注意事項

PFM - Agent for Microsoft SQL Server をバージョンアップするには、PFM - Agent for Microsoft SQL Server を上書きインストールします。

インストールの操作の詳細については、「2. インストールとセットアップ」を参照してください。

また、旧バージョンの Performance Management からの移行（07-50 以前から 08-00 以降へのバージョンアップ）についての詳細は、マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の付録を参照してください。

### 注意

- バージョンアップするには、古いバージョンの PFM - Agent for Microsoft SQL Server をアンインストールしないでください。アンインストールすると、古いバージョンで作成したパフォーマンスデータなども一緒に削除されてしまうため、新しいバージョンで使用できなくなります。
- PFM - Agent for Microsoft SQL Server のプログラムを上書きインストールすると、次の項目が自動的に更新されます。
  - Agent Store サービスの Store データベースファイル
  - ini ファイル
  - PFM - Agent for Microsoft SQL Server のインスタンス環境
- バージョン 08-00 以降の Performance Management プログラムでは、Store 実行プログラム（jpcsto.exe および stpq1pr.exe）の配置先が変更されています。PFM - Manager および PFM - Agent を 08-00 以降にバージョンアップする際に、旧配置先の Store 実行プログラムは削除されません。

## 付録 H バージョン互換

PFM - Agent には、製品のバージョンのほかに、データモデルのバージョンと監視テンプレートのアラームテーブルのバージョンがあります。

データモデルは、上位互換を保っているため、古いバージョンで定義したレポートの定義やアラームの定義は、新しいバージョンのデータモデルでも使用できます。

PFM - Agent for Microsoft SQL Server のバージョンの対応を次の表に示します。

表 H-1 PFM - Agent for Microsoft SQL Server のバージョン対応表

PFM - Agent for Microsoft SQL Server のバージョン	データモデルのバージョン	監視テンプレートのアラームテーブルのバージョン
06-70	3.0	6.70
07-00	3.0	7.00
07-50	3.0	7.50
08-00	4.0	8.00
08-10	5.0	8.10
08-50	5.0	8.50
09-00	6.0	09.00
10-00	6.0	09.00

バージョン互換については、マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の、付録に記載されているバージョン互換を参照してください。

## 付録 I ストアドプロシージャの削除

ここでは、A4QHITACHIPROCSPDATABASES ストアドプロシージャの削除手順について説明します。

A4QHITACHIPROCSPDATABASES は、監視対象の Microsoft SQL Server インスタンスが 2 テラバイト以上のデータベースを含む場合に、Microsoft SQL Server からデータベースの名称とサイズの一覧を取得するときに必要なストアドプロシージャです。

A4QHITACHIPROCSPDATABASES の登録手順については、「2.1.4(3) ストアドプロシージャの登録」を参照してください。

### 付録 I.1 A4QHITACHIPROCSPDATABASES の削除手順

A4QHITACHIPROCSPDATABASES は、PFM - Agent for Microsoft SQL Server が提供している `sp_drop.sql` スクリプトを実行して削除できます。

削除手順を次に示します。

- Microsoft SQL Server の `sqlcmd` コマンドラインユーティリティが実行できる環境を設定する。  
`sqlcmd` コマンドラインユーティリティは Microsoft が提供しています。Microsoft SQL Server の環境設定については、Microsoft SQL Server のマニュアルを参照してください。
- `sp_drop.sql` スクリプトの格納先フォルダに移動する。  
格納先フォルダを次に示します。  
インストール先フォルダ¥agtq¥sql
- 監視対象の Microsoft SQL Server を指定して、スクリプトを実行する。  
`sp_drop.sql` スクリプトの実行方法は、監視する Microsoft SQL Server のインスタンスの種類、および Microsoft SQL Server へ接続する際の認証方法によって異なります。それぞれの場合の実行方法は次のとおりです。
  - Microsoft SQL Server が既定のインスタンスの場合

認証方法	<code>sp_inst.sql</code> スクリプトの実行方法
SQL Server 認証	<code>sqlcmd -S ホスト名 -U ユーザー名 -P パスワード -d master -i sp_drop.sql</code>
Windows 認証	<code>sqlcmd -S ホスト名 -E -d master -i sp_drop.sql</code>

- Microsoft SQL Server が名前付きインスタンスの場合

認証方法	<code>sp_inst.sql</code> スクリプトの実行方法
SQL Server 認証	<code>sqlcmd -S ホスト名¥インスタンス名 -U ユーザー名 -P パスワード -d master -i sp_drop.sql</code>
Windows 認証	<code>sqlcmd -S ホスト名 ¥ インスタンス名 -E -d master -i sp_drop.sql</code>

#### 注

指定する内容は次のとおりです。

ホスト名：監視対象の Microsoft SQL Server が稼働しているホスト名。

インスタンス名：監視対象の Microsoft SQL Server のインスタンス名。

ユーザー名：sa または sa と同等の権限を持つユーザーアカウント（固定サーバロール sysadmin メンバーアカウント）

パスワード：指定したユーザー名に対応するパスワード

## 付録 J 動作ログの出力

Performance Management の動作ログとは、システム負荷などのしきい値オーバーに関するアラーム機能と連動して出力される履歴情報です。

例えば、PFM サービスの起動・停止時や、PFM - Manager との接続状態の変更時に動作ログに出力されます。

動作ログは、PFM - Manager または PFM - Base が 08-10 以降の場合に出力できます。

動作ログは、CSV 形式で出力されるテキストファイルです。定期的に保存して表計算ソフトで加工することで、分析資料として利用できます。

動作ログは、jpccomm.ini の設定によって出力されるようになります。ここでは、PFM - Agent および PFM - Base が出力する動作ログの出力内容と、動作ログを出力するための設定方法について説明します。

### 付録 J.1 動作ログに出力される事象の種別

動作ログに出力される事象の種別および PFM - Agent および PFM - Base が動作ログを出力する契機を次の表に示します。事象の種別とは、動作ログに出力される事象を分類するための、動作ログ内での識別子です。

表 J-1 動作ログに出力される事象の種別

事象の種別	説明	PFM - Agent および PFM - Base が出力する契機
ExternalService	JP1 製品と外部サービスとの通信結果を示す事象。 異常な通信の発生を示す事象。	PFM - Manager との接続状態の変更
ManagementAction	プログラムの重要なアクションの実行を示す事象。 ほかの監査カテゴリーを契機にアクションが実行されたことを示す事象。	自動アクションの実行

### 付録 J.2 動作ログの保存形式

ここでは、動作ログのファイル保存形式について説明します。

動作ログは規定のファイル（カレント出力ファイル）に出力され、満杯になった動作ログは別のファイル（シフトファイル）として保存されます。動作ログのファイル切り替えの流れは次のとおりです。

1. 動作ログは、カレント出力ファイル「jpcaudit.log」に順次出力されます。
2. カレント出力ファイルが満杯になると、その動作ログはシフトファイルとして保存されます。シフトファイル名は、カレント出力ファイル名の末尾に数値を付加した名称です。シフトファイルの名称は、カレント出力ファイルが満杯になるたびにそれぞれ「ファイル名末尾の数値+1」へ変更されます。つまり、ファイル末尾の数値が大きいくほど、古いログファイルとなります。

例

カレント出力ファイル「jpcaudit.log」が満杯になると、その内容はシフトファイル「jpcaudit1.log」へ保管されます。

カレント出力ファイル名が再び満杯になると、そのログは「jpcaudit1.log」へ移され、既存のシフトファイル「jpcaudit1.log」は「jpcaudit2.log」へリネームされます。

なお、ログファイル数が保存面数（jpccomm.ini ファイルで指定）を超えると、いちばん古いログ



ファイルが削除されます。

3. カレント出力ファイルが初期化され、新たな動作ログが書き込まれます。

動作ログの出力要否、出力先および保存面数は、jpccomm.ini ファイルで設定します。jpccomm.ini ファイルの設定方法については、「付録 J.4 動作ログを出力するための設定」を参照してください。

## 付録 J.3 動作ログの出力形式

Performance Management の動作ログには、監査事象に関する情報が出力されます。動作ログは、ホスト（物理ホスト・論理ホスト）ごとに 1 ファイル出力されます。動作ログの出力先ホストは次のようになります。

- サービスを実行した場合：実行元サービスが動作するホストに出力
- コマンドを実行した場合：コマンドを実行したホストに出力

動作ログの出力形式、出力先、出力項目について次に説明します。

### (1) 出力形式

```
CALFHM x.x, 出力項目1=値1, 出力項目2=値2, ..., 出力項目n=値n
```

### (2) 出力先

物理ホストの場合

インストール先フォルダ ¥auditlog¥

論理ホストの場合

環境フォルダ ¥jp1pc¥auditlog¥

動作ログの出力先は、jpccomm.ini ファイルで変更できます。jpccomm.ini ファイルの設定方法については、「付録 J.4 動作ログを出力するための設定」を参照してください。

### (3) 出力項目

出力項目には 2 つの分類があります。

共通出力項目

動作ログを出力する JP1 製品が共通して出力する項目です。

固有出力項目

動作ログを出力する JP1 製品が任意に出力する項目です。

#### (a) 共通出力項目

共通出力項目に出力される値と項目の内容を次の表に示します。なお、この表は PFM - Manager が出力する項目や内容も含まれます。

表 J-2 動作ログの共通出力項目

項番	出力項目		値	内容
	項目名	出力される属性名		
1	共通仕様識別子	-	CALFHM	動作ログフォーマットであることを示す識別子
2	共通仕様リビジョン番号	-	x.x	動作ログを管理するためのリビジョン番号

項番	出力項目		値	内容
	項目名	出力される属性名		
3	通番	seqnum	通し番号	動作ログレコードの通し番号
4	メッセージ ID	msgid	KAVEXXXXX-X	製品のメッセージ ID
5	日付・時刻	date	YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD	動作ログの出力日時およびタイムゾーン
6	発生プログラム名	progid	JP1PFM	事象が発生したプログラムのプログラム名
7	発生コンポーネント名	compid	サービス ID	事象が発生したコンポーネント名
8	発生プロセス ID	pid	プロセス ID	事象が発生したプロセスのプロセス ID
9	発生場所	ocp:host	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ホスト名</li> <li>• IP アドレス</li> </ul>	事象が発生した場所
10	事象の種別	ctgry	<ul style="list-style-type: none"> <li>• StartStop</li> <li>• Authentication</li> <li>• ConfigurationAccess</li> <li>• ExternalService</li> <li>• AnomalyEvent</li> <li>• ManagementAction</li> </ul>	動作ログに出力される事象を分類するためのカテゴリ名
11	事象の結果	result	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Success (成功)</li> <li>• Failure (失敗)</li> <li>• Occurrence (発生)</li> </ul>	事象の結果
12	サブジェクト識別情報	subj:pid	プロセス ID	次のどれかの情報 <ul style="list-style-type: none"> <li>• ユーザー操作によって動作するプロセス ID</li> <li>• 事象を発生させたプロセス ID</li> </ul>
		subj:uid	アカウント識別子 (PFM ユーザー /JP1 ユーザー)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 事象を発生させたユーザー名</li> </ul>
		subj:euclid	実効ユーザー ID (OS ユーザー)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ユーザーに 1:1 で対応づけられた識別情報</li> </ul>

(凡例)

- : なし。

注

- T は日付と時刻の区切りです。
- TZD はタイムゾーン指定子です。次のどれかが出力されます。
- +hh:mm : UTC から hh:mm だけ進んでいることを示す。
- hh:mm : UTC から hh:mm だけ遅れていることを示す。
- Z : UTC と同じであることを示す。

(b) 固有出力項目

固有出力項目に出力される値と項目の内容を次の表に示します。なお、この表は PFM - Manager が出力する項目や内容も含まれます。

表 J-3 動作ログの固有出力項目

項番	出力項目		値	内容
	項目名	出力される属性名		
1	オブジェクト情報	obj	<ul style="list-style-type: none"> <li>PFM - Agent のサービス ID</li> <li>追加, 削除, 更新されたユーザー名 ( PFM ユーザー )</li> </ul>	操作の対象
		obj:table	アラームテーブル名	
		obj:alarm	アラーム名	
2	動作情報	op	<ul style="list-style-type: none"> <li>Start ( 起動 )</li> <li>Stop ( 停止 )</li> <li>Add ( 追加 )</li> <li>Update ( 更新 )</li> <li>Delete ( 削除 )</li> <li>Change Password ( パスワード変更 )</li> <li>Activate ( 有効化 )</li> <li>Inactivate ( 無効化 )</li> <li>Bind ( バインド )</li> <li>Unbind ( アンバインド )</li> </ul>	事象を発生させた動作情報
3	権限情報	auth	<ul style="list-style-type: none"> <li>管理者ユーザー Management</li> <li>一般ユーザー Ordinary</li> <li>Windows Administrator</li> <li>UNIX SuperUser</li> </ul>	操作したユーザーの権限情報
		auth:mode	<ul style="list-style-type: none"> <li>PFM 認証モード pfm</li> <li>JP1 認証モード jpl</li> <li>OS ユーザー os</li> </ul>	操作したユーザーの認証モード
4	出力元の場所	outp:host	PFM - Manager のホスト名	動作ログの出力元のホスト
5	指示元の場所	subjp:host	<ul style="list-style-type: none"> <li>ログイン元ホスト名</li> <li>実行ホスト名 ( jpcctool alarm ( jpcalarm ) コマンド実行時だけ )</li> </ul>	操作の指示元のホスト
6	自由記述	msg	メッセージ	アラーム発生時, および自動アクションの実行時に出力されるメッセージ

固有出力項目は, 出力契機ごとに出力項目の有無や内容が異なります。出力契機ごとに, メッセージ ID と固有出力項目の内容を次に説明します。

PFM サービスの起動・停止 ( StartStop )

- 出力ホスト: 該当するサービスが動作しているホスト
- 出力コンポーネント: 起動・停止を実行する各サービス

項目名	属性名	値
メッセージ ID	msgid	起動: KAVE03000-I 停止: KAVE03001-I

項目名	属性名	値
動作情報	op	起動：Start 停止：Stop

#### スタンドアロンモードの開始・終了 (StartStop)

- 出力ホスト：PFM - Agent ホスト
- 出力コンポーネント：Agent Collector サービス, Agent Store サービス

項目名	属性名	値
メッセージ ID	msgid	スタンドアロンモードを開始：KAVE03002-I スタンドアロンモードを終了：KAVE03003-I

注 1 固有出力項目は出力されない。

注 2 PFM - Agent の各サービスは、起動時に PFM - Manager ホストに接続し、ノード情報の登録、最新のアラーム定義情報の取得などを行う。PFM - Manager ホストに接続できない場合、稼働情報の収集など一部の機能だけが有効な状態 (スタンドアロンモード) で起動する。その際、スタンドアロンモードで起動することを示すため、KAVE03002-I が出力される。その後、一定期間ごとに PFM - Manager への再接続を試み、ノード情報の登録、定義情報の取得などに成功すると、スタンドアロンモードから回復し、KAVE03003-I が出力される。この動作ログによって、KAVE03002-I と KAVE03003-I が出力されている間は、PFM - Agent が不完全な状態で起動していることを知ることができる。

#### PFM - Manager との接続状態の変更 (ExternalService)

- 出力ホスト：PFM - Agent ホスト
- 出力コンポーネント：Agent Collector サービス, Agent Store サービス

項目名	属性名	値
メッセージ ID	msgid	PFM - Manager との接続不可：KAVE03300-I PFM - Manager との接続回復：KAVE03301-I スタンドアロンモードで起動：KAVE03302-I スタンドアロンモードから回復：KAVE03303-I

注 1 固有出力項目は出力されない。

注 2 Agent Store サービスは、PFM - Manager へのイベント送信に失敗すると、イベントのキューイングを開始し、以降はイベントごとに最大 3 件がキューにためられる。KAVE03300-I は、イベント送信に失敗し、キューイングを開始した時点で出力される。PFM - Manager との接続が回復したあと、キューイングされたイベントの送信が完了した時点で、KAVE03301-I が出力される。この動作ログによって、KAVE03300-I と KAVE03301-I が出力されている間は、PFM - Manager へのイベント送信がリアルタイムでできていなかった期間と知ることができる。

注 3 Agent Collector サービスは、通常、Agent Store サービスを経由して PFM - Manager にイベントを送信する。何らかの理由で Agent Store サービスが停止している場合だけ、直接 PFM - Manager にイベントを送信するが、失敗した場合に KAVE03300-I が出力される。この場合、キューイングを開始しないため、KAVE03301-I は出力されない。この動作ログによって、PFM - Manager に送信されなかったイベントがあることを知ることができる。

#### 自動アクションの実行 (ManagementAction)

- 出力ホスト：アクションを実行したホスト
- 出力コンポーネント：Action Handler サービス

項目名	属性名	値
メッセージ ID	msgid	コマンド実行に成功：KAVE03500-I コマンド実行に失敗：KAVE03501-W E-mail 送信に成功：KAVE03502-I E-mail 送信に失敗：KAVE03503-W

項目名	属性名	値
自由記述	msg	コマンド実行 : cmd= 実行したコマンドライン E-mail 送信 : mailto= 送信先 E メールアドレス

注 コマンド実行プロセスの生成に成功した時点で KAVE03500-I が出力される。その後、コマンドが実行できたかどうかのログ、および実行結果のログは、動作ログには出力されない。

#### (4) 出力例

動作ログの出力例を次に示します。

```
CALFHM 1.0, seqnum=1, msgid=KAVE03000-I, date=2007-01-18T22:46:49.682+09:00,
progid=JP1PFM, compid=QAlhost01, pid=2076,
ocp:host=host01, ctgry=StartStop, result=Occurrence,
subj:pid=2076,op=Start,
```

## 付録 J.4 動作ログを出力するための設定

動作ログを出力するための設定は、jpccomm.ini ファイルで定義します。設定しない場合、動作ログは出力されません。動作ログを出力するための設定内容とその手順について次に示します。

### (1) 設定手順

動作ログを出力するための設定手順を次に示します。

1. ホスト上の全 PFM サービスを停止させる。
2. テキストエディターなどで、jpccomm.ini ファイルを編集する。
3. jpccomm.ini ファイルを保存して閉じる。

### (2) jpccomm.ini ファイルの詳細

jpccomm.ini ファイルの詳細について説明します。

#### (a) 格納先フォルダ

インストール先フォルダ

#### (b) 形式

jpccomm.ini ファイルには、次の内容を定義します。

- 動作ログの出力の有無
- 動作ログの出力先
- 動作ログの保存面数
- 動作ログのファイルサイズ

指定形式は次のとおりです。

"項目名" = 値

設定項目を次の表に示します。

表 J-4 jpccomm.ini ファイルで設定する項目および初期値

項番	項目	説明
1	[Action Log Section]	セクション名です。変更はできません。

項番	項目	説明
2	Action Log Mode	動作ログを出力するかどうかを指定します。この項目の設定は省略できません。 <ul style="list-style-type: none"> <li>初期値 0 (出力しない)</li> <li>指定できる値 0 (出力しない), 1 (出力する)</li> </ul> これ以外の値を指定すると、エラーメッセージが出力され、動作ログは出力されません。
3	Action Log Dir	動作ログの出力先を指定します。 論理ホスト環境の場合は共有ディスク上のディレクトリを指定します。共有ディスク上にないディレクトリを指定した場合、論理ホストを構成する各物理ホストへ動作ログが出力されます。 なお、制限長を超えるパスを設定した場合や、ディレクトリへのアクセスが失敗した場合は、共通ログにエラーメッセージが出力され、動作ログは出力されません。 <ul style="list-style-type: none"> <li>初期値 省略</li> <li>省略した場合に適用される値 (デフォルト値) 物理ホストの場合 インストール先フォルダ ¥auditlog¥ 論理ホストの場合 環境フォルダ ¥jplpc¥auditlog¥</li> <li>指定できる範囲 1 ~ 185 バイトの文字列</li> </ul>
4	Action Log Num	ログファイルの総数の上限 (保存面数) を指定します。カレント出力ファイルとシフトファイルの合計を指定してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>初期値 5</li> <li>指定できる範囲 2 ~ 10 の整数</li> </ul> 数値以外の文字列を指定した場合、エラーメッセージが出力され、初期値である 5 が設定されます。 範囲外の数値を指定した場合、エラーメッセージを出力し、指定値に最も近い 2 ~ 10 の整数値が設定されます。
5	Action Log Size	ログファイルのサイズをキロバイト単位で指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>初期値 2048</li> <li>指定できる範囲 512 ~ 2096128 の整数</li> </ul> 数値以外の文字列を指定した場合、エラーメッセージが出力され、初期値である 2048 が設定されます。 範囲外の数値を指定した場合、エラーメッセージが出力され、指定値に最も近い 512 ~ 2096128 の整数値が設定されます。

## 注

物理ホストで設定したあと、`jpccconf ha (jpchasetup)` コマンドで論理ホストを設定すると、物理ホストの設定が論理ホストにも反映されます。論理ホストと物理ホストを同時に使用する場合には、動作ログの出力先ディレクトリが同一にならないようにしてください。

## 付録 K JP1/ITSLM との連携

PFM - Agent for Microsoft SQL Server は、JP1/ITSLM 連携することによって、監視を強化できます。

PFM - Agent for Microsoft SQL Server は、JP1/ITSLM 上での監視を実現するために、JP1/ITSLM 用のデフォルト監視項目を PFM - Manager に提供します。

PFM - Agent for Microsoft SQL Server から PFM - Manager に提供するデフォルト監視項目は次のとおりです。

また、複数インスタンスレコードの場合は、キーに指定した値と一致したレコードを収集します。収集対象とするキーについては、各レコードの収集結果にて確認してください。

表 K-1 PFM - Agent for Microsoft SQL Server が PFM - Manager に提供するデフォルト監視項目

JP1/ITSLM での表示名	説明	レコード (レコード ID)	キー (PFM - Manager 名)	フィールド名
キャッシュ・ヒット率	ディスクからの読み込みの代わりに、データキャッシュ内で要求が見つかった回数の割合を監視します。	Server Overview (PI_SERV)	-	CACHE_HIT_RATIO
CPU 使用率	現在セッションが CPU サイクルを消費している割合を監視します。	Global Server Summary (PI)	-	PERC_BUSY
データベース空き容量率	各データベースのスペースの空き容量の割合を監視します。	Database Space Detail (PD_DS)	DB_NAME , DBID	PERC_FREE
ログスペース使用率	トランザクションログが使用しているログスペースの割合を監視します。	Transaction Log Overview (PI_TLOG)	DB_NAME	LOG_SPACE_USED_PCT

これらのデフォルト監視項目は PFM - Agent for Microsoft SQL Server のインストール時に PFM - Manager に自動的に追加されます。PFM - Agent for Microsoft SQL Server 側の設定はありません。PFM - Manager 側でセットアップコマンドを実行する必要があります。

---

## 付録 L 各バージョンの変更内容

各バージョンの変更内容を次に示します。

### 付録 L.1 10-00 の変更内容

監視対象のデータベースに次を追加しました。

- Microsoft SQL Server 2012

監視対象の設定に LIMIT\_PD\_LD\_NUMBER を追加しました。

JP1/IT Service Level Management と連携して、サービスを監視するための監視項目について追記しました。また、次の監視項目について追記しました。

- キャッシュ・ヒット率
- CPU 使用率
- データベース空き容量率
- ログスペース使用率

IPv6 の環境でもパフォーマンスデータを収集できるようにしました。

次のメッセージを追加しました。

- KAVF19848-W
- KAVF19849-W

### 付録 L.2 09-00 の変更内容

「ソリューションセット」の名称を「監視テンプレート」に変更しました。

次のレポートを追加しました。

- Log I/O Activity 2
- Physical Write Activity 2

次のレコードを追加しました。

- Global Server Summary 2(PI\_PI2)
- Server Overview 2(PI\_SRV2)

08-51 以前のコマンドと互換性を持つ新形式のコマンドが追加されたことに伴い、コマンドを次のように表記しました。

09-00 以降のコマンド (08-51 以前のコマンド)

セットアップコマンドを非対話形式で実行できるようにしました。

### 付録 L.3 08-50 の変更内容

Store データベース 2.0 についての記述を変更しました。

セットアップを簡易化しました。

アラームの注意事項を追加しました。

アラームテーブルのバージョンを 8.10 から 8.50 に変更しました。

次のレコードのフィールドで、データソースを変更しました。

- Database Interval (PI\_DI)
- Database Space Detail (PD\_DS)



- Server Space Detail ( PD\_SS )
- Server Space Interval ( PI\_SI )

次のメッセージを追加しました。

KAVF21847-I

Windows Server 2008 版および Windows Server 2008 (IPF) 版の PFM - Base をサポートしました。

PFM - Agent Option for Microsoft(R) SQL Server が動作する OS として、Windows Server 2008 および Windows Server 2008 (IPF) をサポートしました。

履歴レポートの説明を変更しました。

Store データベースの格納先のディスク容量についての注意事項を追加しました。

Free %フィールドの値を置き換えた場合の注意事項の説明を変更しました。

インストールおよびセットアップの流れの図を変更しました。

共有ディスクがオフラインになった場合の手順を追加しました。

次のレポートまたはレコードの Log Writes/sec フィールドの説明を変更しました。

- Log I/O Activity
- Global Server Summary ( PI )
- Server Detail ( PD )
- Server Overview ( PI\_SERV )

次のレポートまたはレコードの Lazy Writes/sec フィールドの説明を変更しました。

- Physical Write Activity
- Global Server Summary ( PI )
- Server Detail ( PD )
- Server Overview ( PI\_SERV )

次のレポートまたはレコードの Page Writes/sec フィールドの説明を変更しました。

- Physical Write Activity
- Server Detail ( PD )
- Server Overview ( PI\_SERV )

次のレコードの Trans/sec フィールドの説明を変更しました。

- Global Server Summary ( PI )
- Server Detail ( PD )
- Server Overview ( PI\_SERV )

次のレコードの Replicated Trans/sec フィールドの説明を変更しました。

- Replication Published Database Overview ( PI\_RPDB )

次のレコードの Page Reads/sec フィールドの説明を変更しました。

- Server Detail ( PD )
- Server Overview ( PI\_SERV )

次のレコードの RA Pages Fetched フィールドの説明を変更しました。

- Server Detail ( PD )

次のレコードの RA Reads/sec フィールドの説明を変更しました。

- Server Detail ( PD )

次のレコードの RA Pages Fetched into Cache/sec フィールドの説明を変更しました。

- Server Overview (PI\_SERV)

次のレコードの RA Physical Reads/sec フィールドの説明を変更しました。

- Server Overview (PI\_SERV)

Agent Store サービスの情報を jpcras コマンドで採取する場合の注意事項を追加しました。

Windows イベントログの説明を変更しました。

ディスク占有量の見積もり式および見積もり例を変更しました。

## 付録 L.4 08-10 の変更内容

PFM - Agent for Microsoft(R) SQL Server が動作する OS に Windows 2000 を追加しました。

PFM - Agent for Microsoft(R) SQL Server を使ったパフォーマンス監視の例を追加しました。

Store バージョン 2.0 を使用する場合は、パフォーマンスデータの格納先の変更方法について追加しました。

Microsoft SQL Server 認証を行う場合のユーザーアカウントの権限について、記述を追加しました。

Store バージョンを 1.0 から 2.0 にバージョンアップする方法、および Store バージョンを 2.0 から 1.0 に戻す方法を追加しました。

クラスタシステムでのサービスの依存関係に関する記述を追加しました。

クラスタシステムでのイムアウトに関する記述を追加しました。

ソリューションセットのアラームに Server Status アラームを追加し、アラームテーブルのバージョンを 8.00 から 8.10 に変更しました。

監視対象の Microsoft SQL Server がオフライン状態になる場合についての注意事項を追加しました。

データモデルのバージョンを 4.0 から 5.0 に変更しました。変更内容を次に示します。

次のレコードを追加しました。

- Instance Availability (PD\_IA)

次のレコードのレコードサイズを変更しました。

- Database Detail (PD\_DD)
- Database Interval (PI\_DI)
- Database Space Detail (PD\_DS)
- Errorlog Error Detail (PD\_EE)
- Global Server Summary (PI)
- Job History Detail (PD\_JH)
- Procedure Cache Detail (PD\_PCAC)
- Process Detail (PD\_PDET)
- Replication Published Database Overview (PI\_RPDB)
- Replication Summary Detail (PD\_RS)
- Server Detail (PD)
- Server Overview (PI\_SERV)
- Server Space Detail (PD\_SS)
- Server Space Interval (PI\_SI)
- SQL Text (PD\_SQL)
- Transaction Log Overview (PI\_TLOG)

- User Process Detail ( PD\_USER )

メモリー所要量を変更しました。

レコードのインスタンス数の算出方法に関する記述を追加しました。

## 付録 L.5 08-00 の変更内容

製品名を、JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) SQL Server に変更しました (略称：PFM - Agent for Microsoft SQL Server )

対象製品に PFM - Web Console および PFM - Base を追加しました。

対象製品から PFM - View を削除しました。

PFM - Agent for Microsoft SQL Server が動作する OS から次を削除しました。

- Windows 2000

監視対象のデータベースに次を追加しました。

- Microsoft SQL Server 2005

エージェントログを取得できるようにしました。

Microsoft SQL Server に接続する処理で、ペンディング機能を利用できるようにしました。

ソリューションセットのアラームテーブルのバージョンを 7.50 から 8.00 に変更しました。

データモデルのバージョンを 3.0 から 4.0 に変更しました。

変更内容を次に示します。

- レコードの各フィールドのサイズ、および形式を変更しました。

次に示すファイルは、PFM - Base で提供するようにしました。

- インストール先フォルダ %agtq%store 下の実行形式ファイル

PFM - Agent for Microsoft SQL Server のセットアップの手順に、ストアドプロシージャ (A4QHITACHIPROCSPDATABASES) の登録を追加しました。

次のメッセージを追加しました。

KAVF21614-E, KAVF21800-I ~ KAVF21846-W

## 付録 L.6 07-50 の変更内容

ステータス管理機能をサポートしました。

## 付録 L.7 07-00 の変更内容

PFM - Agent for Microsoft SQL Server の適用 OS を次のように変更しました。

プログラム名	変更内容
PFM - Agent for Microsoft SQL Server	Windows Server 2003 を追加した。 Windows Server 2003 (IPF) を追加した。

複数 LAN 接続機能をサポートしました。

jpchasetup import コマンドの実行で待機系ノードにコピーできる設定情報に、ポート番号の設定を追加しました。

アラームのソリューションセットのバージョンを 6.70 から 7.00 に変更しました。

Global Server Summary (PI) レコードの Collection Interval , Collection Offset , Log , および LOGIF の設定値を変更できるようにしました。

スタンドアロンモードで PFM - Agent を起動する機能をサポートしました。

インストール時の障害を出力するインストールログファイルを追加しました。

Master Store サービスまたは Agent Store サービス起動時に実行していた Store データベースのインデックスファイルの作成処理を , バージョンアップインストール時 , またはデータベースのリストア時に実行するように変更しました。

次のメッセージを追加しました。

KAVF21612-E

次のメッセージを削除しました。

KAVF21005-I , KAVF21006-I

次のプロパティを追加しました。

サービス名	プロパティ
Agent Collector サービス	Data Model Version

次のプロパティを削除しました。

サービス名	プロパティ
Agent Store サービス	Copyright 以下すべて Network Services 下の Version
Agent Collector サービス	Network Services 下の Version

## 付録 M このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報を示します。

### 付録 M.1 関連マニュアル

関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

#### JP1/Performance Management 関連

- JP1 Version 10 JP1/Performance Management 設計・構築ガイド (3021-3-041)
- JP1 Version 10 JP1/Performance Management 運用ガイド (3021-3-042)
- JP1 Version 10 JP1/Performance Management リファレンス (3021-3-043)

#### JP1 関連

- JP1 Version 9 JP1/NETM/DM 運用ガイド 1 (Windows(R) 用) (3020-3-S81)
- JP1 Version 6 JP1/NETM/DM Manager (3000-3-841)
- JP1 Version 8 JP1/NETM/DM SubManager (UNIX(R) 用) (3020-3-L42)
- JP1 Version 9 JP1/NETM/DM Client (UNIX(R) 用) (3020-3-S85)

### 付録 M.2 このマニュアルでの表記

このマニュアルでは、製品名を次のように表記しています。

表記			製品名
AIX			AIX V6.1
			AIX V7.1
HP-UX	HP-UX 11i		HP-UX 11i V3 (IPF)
IPF			Itanium(R) Processor Family
JP1/IM	JP1/IM - Manager		JP1/Integrated Management - Manager
	JP1/IM - View		JP1/Integrated Management - View
JP1/ITSLM			JP1/IT Service Level Management
JP1/NETM/DM			JP1/NETM/DM Client
			JP1/NETM/DM Manager
			JP1/NETM/DM SubManager
Linux	Linux (x64)	Linux 6 (x64)	Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6 (64-bit x86_64)
	Linux (x86)	Linux 6 (x86)	Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6 (32-bit x86)
NNM	HP NNM		HP Network Node Manager Software バージョン 6 以前

表記		製品名	
		HP Network Node Manager Starter Edition Software バージョン 7.5 以前	
	JP1/Cm2/NNM	JP1/Cm2/Network Node Manager バージョン 7 以前	
		JP1/Cm2/Network Node Manager Starter Edition 250 バージョン 8 以前	
		JP1/Cm2/Network Node Manager Starter Edition Enterprise バージョン 8 以前	
Performance Management		JP1/Performance Management	
PFM - Agent	PFM - Agent for Cosminexus	JP1/Performance Management - Agent Option for uCosminexus Application Server	
	PFM - Agent for DB2	JP1/Performance Management - Agent Option for IBM DB2	
	PFM - Agent for Domino	JP1/Performance Management - Agent Option for IBM Lotus Domino	
	PFM - Agent for Enterprise Applications	JP1/Performance Management - Agent Option for Enterprise Applications	
	PFM - Agent for Exchange Server	JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Exchange Server	
	PFM - Agent for HiRDB	JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDB	
	PFM - Agent for IIS	JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Internet Information Server	
	PFM - Agent for JP1/AJS	PFM - Agent for JP1/AJS2	JP1/Performance Management - Agent Option for JP1/AJS2
		PFM - Agent for JP1/AJS3	JP1/Performance Management - Agent Option for JP1/AJS3
	PFM - Agent for Microsoft SQL Server	JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) SQL Server	
PFM - Agent for OpenTP1	JP1/Performance Management - Agent Option for OpenTP1		

表記		製品名	
	PFM - Agent for Oracle	JP1/Performance Management - Agent Option for Oracle	
	PFM - Agent for Platform	PFM - Agent for Platform(UNIX)	JP1/Performance Management - Agent Option for Platform(UNIX 用)
		PFM - Agent for Platform(Windows)	JP1/Performance Management - Agent Option for Platform(Windows 用)
	PFM - Agent for Service Response	JP1/Performance Management - Agent Option for Service Response	
	PFM - Agent for Virtual Machine	JP1/Performance Management - Agent Option for Virtual Machine	
	PFM - Agent for WebLogic Server	JP1/Performance Management - Agent Option for BEA WebLogic Server	
		JP1/Performance Management - Agent Option for Oracle(R) WebLogic Server	
	PFM - Agent for WebSphere Application Server	JP1/Performance Management - Agent Option for IBM WebSphere Application Server	
	PFM - Agent for WebSphere MQ	JP1/Performance Management - Agent Option for IBM WebSphere MQ	
PFM - Base		JP1/Performance Management - Base	
PFM - Manager		JP1/Performance Management - Manager	
PFM - RM	PFM - RM for Microsoft SQL Server	JP1/Performance Management - Remote Monitor for Microsoft(R) SQL Server	
	PFM - RM for Oracle	JP1/Performance Management - Remote Monitor for Oracle	
	PFM - RM for Platform	PFM - RM for Platform(UNIX)	JP1/Performance Management - Remote Monitor for Platform(UNIX 用)
		PFM - RM for Platform(Windows)	JP1/Performance Management - Remote Monitor for Platform(Windows 用)

表記		製品名
	PFM - RM for Virtual Machine	JP1/Performance Management - Remote Monitor for Virtual Machine
PFM - Web Console		JP1/Performance Management - Web Console
Solaris	Solaris 10	Solaris 10 (SPARC)

- PFM - Manager , PFM - Agent , PFM - Base , PFM - Web Console , および PFM - RM を総称して , Performance Management と表記することがあります。
- HP-UX , Solaris , AIX , および Linux を総称して , UNIX と表記することがあります。

### 付録 M.3 英略語

このマニュアルで使用する英略語を次に示します。

英略語	英字での表記
API	Application Programming Interface
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DNS	Domain Name System
FQDN	Fully Qualified Domain Name
GUI	Graphical User Interface
HA	High Availability
HTML	HyperText Markup Language
HTTP	HyperText Transfer Protocol
IPv4	Internet Protocol Version 4
IPv6	Internet Protocol Version 6
LAN	Local Area Network
NAPT	Network Address Port Translation
NAT	Network Address Translation
MFC	Microsoft Foundation Class
ODBC	Open DataBase Connectivity
OS	Operating System
SP	Service Pack
UAC	User Account Control
WOW64	Windows On Windows 64
WRP	Windows Resource Protection

### 付録 M.4 このマニュアルでのプロダクト名 , サービス ID , およびサービスキーの表記

Performance Management 09-00 以降では , プロダクト名表示機能を有効にすることで , サービス ID およびサービスキーをプロダクト名で表示できます。



識別子	プロダクト名表示機能	
	無効	有効
サービス ID	QS1 ホスト名	ホスト名 <SQL>(Store)
	QA1 ホスト名	ホスト名 <SQL>
サービスキー	agtq	SQL

このマニュアルでは、プロダクト名表示機能を有効としたときの形式で表記しています。

なお、プロダクト名表示機能を有効にできるのは、次の条件を同時に満たす場合です。

- PFM - Agent の同一装置内の前提プログラム ( PFM - Manager または PFM - Base ) のバージョンが 09-00 以降
- PFM - Web Console および接続先の PFM - Manager のバージョンが 09-00 以降

## 付録 M.5 Performance Management のインストール先ディレクトリの表記

このマニュアルでは、Windows 版 Performance Management のインストール先フォルダをインストール先フォルダ、UNIX 版 Performance Management のインストール先ディレクトリをインストール先ディレクトリと表記しています。

Windows 版 Performance Management のデフォルトのインストール先フォルダは、次のとおりです。

### PFM - Base のインストール先フォルダ

- Windows Server 2003 (x64) , 64 ビット版の Windows Server 2008 の場合  
システムドライブ ¥Program Files (x86)¥Hitachi¥jplpc
- 上記以外の場合  
システムドライブ ¥Program Files¥Hitachi¥jplpc

このマニュアルでは、PFM - Base のインストール先フォルダを、インストール先フォルダと表記しています。

### PFM - Manager のインストール先フォルダ

- Windows Server 2003 (x64) , 64 ビット版の Windows Server 2008 の場合  
システムドライブ ¥Program Files (x86)¥Hitachi¥jplpc
- 上記以外の場合  
システムドライブ ¥Program Files¥Hitachi¥jplpc

### PFM - Web Console のインストール先フォルダ

- Windows Server 2003 (x64) , 64 ビット版の Windows Server 2008 の場合  
システムドライブ ¥Program Files (x86)¥Hitachi¥jplpcWebCon
- 上記以外の場合  
システムドライブ ¥Program Files¥Hitachi¥jplpcWebCon

UNIX 版 Performance Management のデフォルトのインストール先ディレクトリは、次のとおりです。

### PFM - Base のインストール先フォルダ

/opt/jplpc

PFM - Manager のインストール先ディレクトリ

/opt/jp1pc

PFM - Web Console のインストール先ディレクトリ

/opt/jp1pcwebcon

## 付録 M.6 Performance Management で対応する NNM 製品について

Performance Management では、次の製品との連携をサポートしています。

- HP Network Node Manager Software バージョン 6 以前
- HP Network Node Manager Starter Edition Software バージョン 7.5 以前
- JP1/Cm2/Network Node Manager バージョン 7 以前
- JP1/Cm2/Network Node Manager Starter Edition 250 バージョン 8 以前
- JP1/Cm2/Network Node Manager Starter Edition Enterprise バージョン 8 以前

このマニュアルでは、これらの製品を「NNM」、これらの製品と連携するための機能を「NNM 連携」と表記します。

なお、Performance Management では、次の製品との連携はサポートしていません。ご注意ください。

- HP Network Node Manager i Software v8.10
- JP1/Cm2/Network Node Manager i 09-00 以降

## 付録 M.7 KB (キロバイト) などの単位表記について

1KB (キロバイト), 1MB (メガバイト), 1GB (ギガバイト), 1TB (テラバイト) はそれぞれ  $1,024$  バイト,  $1,024^2$  バイト,  $1,024^3$  バイト,  $1,024^4$  バイトです。

---

## 付録 N 用語解説

### (英字)

---

#### Action Handler

PFM・Manager または PFM・Base のサービスの 1 つです。アクションを実行するサービスのことです。

#### Agent Collector

PFM・Agent のサービスの 1 つです。パフォーマンスデータを収集したり、アラームに設定されたしきい値で、パフォーマンスデータを評価したりするサービスのことです。

#### Agent Store

PFM・Agent のサービスの 1 つです。パフォーマンスデータを格納するサービスのことです。Agent Store サービスは、パフォーマンスデータの記録のためにデータベースを使用します。各 PFM・Agent に対応して、各 Agent Store サービスがあります。

#### Correlator

PFM・Manager のサービスの 1 つです。サービス間のイベント配信を制御するサービスのことです。アラームの状態を評価して、しきい値を超過するとアラームイベントおよびエージェントイベントを、Trap Generator サービスおよび PFM・Web Console に送信します。

#### HA クラスタシステム

高可用性を実現させるためのクラスタシステムです。障害が発生しても運用を継続できるようにすることを目的としています。業務実行中のサーバで障害が発生すると、待機していた別のサーバが業務の処理を引き継ぎます。これによって、障害発生時の業務の中断を防ぎ、可用性を向上させることができます。このマニュアルでは、単に「クラスタシステム」と記述している場合は、HA クラスタシステムのことを指します。

#### JP1/ITSLM

業務システムをサービス利用者が体感している性能などの視点で監視し、サービスレベルの維持を支援する製品です。JP1/ITSLM と連携することで、稼働状況の監視を強化できます。

#### Master Manager

PFM・Manager のサービスの 1 つです。PFM・Manager のメインサービスのことです。

#### Master Store

PFM・Manager のサービスの 1 つです。各 PFM・Agent から発行されたアラームイベントを管理するサービスのことです。Master Store サービスはイベントデータの保持のためにデータベースを使用します。

#### ODBC キーフィールド

PFM・Manager または PFM・Base で、SQL を使用して Store データベースに格納されているレコードのデータを利用する場合に必要な ODBC キーフィールドを示します。ODBC キーフィールドには、全レコード共通のものと同レコード固有のものがあります。

#### PD レコードタイプ

「Product Detail レコードタイプ」

#### Performance Management

システムのパフォーマンスに関する問題を監視および分析するために必要なソフトウェア群の総称です。Performance Management は、次の 5 つのプログラムプロダクトで構成されます。

- PFM・Manager
- PFM・Web Console
- PFM・Base

- PFM - Agent
- PFM - RM

### PFM - Agent

Performance Management を構成するプログラムプロダクトの 1 つです。PFM - Agent は、システム監視機能に相当し、監視対象となるアプリケーション、データベース、OS によって、各種の PFM - Agent があります。PFM - Agent には、次の機能があります。

- 監視対象のパフォーマンスの監視
- 監視対象のデータの収集および記録

### PFM - Base

Performance Management を構成するプログラムプロダクトの 1 つです。Performance Management の稼働監視を行うための基盤機能を提供します。PFM - Agent を動作させるための前提製品です。PFM - Base には、次の機能があります。

- 各種コマンドなどの管理ツール
- Performance Management と他システムとの連携に必要な共通機能

### PFM - Manager

Performance Management を構成するプログラムプロダクトの 1 つです。PFM - Manager は、マネージャ機能に相当し、次の機能があります。

- Performance Management のプログラムプロダクトの管理
- イベントの管理

### PFM - Manager 名

Store データベースに格納されているフィールドを識別するための名称です。コマンドでフィールドを指定する場合などに使用します。

### PFM - View 名

PFM - Manager 名の別名です。PFM - Manager 名に比べ、より直感的な名称になっています。例えば、PFM - Manager 名の「INPUT\_RECORD\_TYPE」は、PFM - View 名で「Record Type」です。PFM - Web Console の GUI 上でフィールドを指定する場合などに使用します。

### PFM - Web Console

Performance Management を構成するプログラムプロダクトの 1 つです。Web ブラウザで Performance Management システムを一元的に監視するため Web アプリケーションサーバの機能を提供します。PFM - Web Console には、次の機能があります。

- GUI の表示
- 統合監視および管理機能
- レポートの定義およびアラームの定義

### PI レコードタイプ

「Product Interval レコードタイプ」

### Product Detail レコードタイプ

現在起動しているプロセスの詳細情報など、ある時点でのシステムの状態を示すパフォーマンスデータが格納されるレコードタイプのことです。PD レコードタイプは、次のような、ある時点でのシステムの状態を知りたい場合に使用します。

- システムの稼働状況
- 現在使用しているファイルシステム容量

### Product Interval レコードタイプ

1 分ごとのプロセス数など、ある一定の時間（インターバル）ごとのパフォーマンスデータが格納されるレコードタイプのことです。PI レコードタイプは、次のような、時間の経過に伴うシステムの状態の変化や傾向を分析したい場合に使用します。

- 一定時間内に発生したシステムコール数の推移
- 使用しているファイルシステム容量の推移

## Store データベース

Agent Collector サービスが収集したパフォーマンスデータが格納されるデータベースのことです。

## (ア行)

---

### アクション

監視するデータがしきい値に達した場合に、Performance Management によって自動的に実行される動作のことです。次の動作があります。

- Eメールの送信
- コマンドの実行
- SNMPトラップの発行
- JP1 イベントの発行

### アラーム

監視するデータがしきい値に達した場合のアクションやイベントメッセージを定義した情報のことです。

### アラームテーブル

次の情報を定義した 1 つ以上のアラームをまとめたテーブルです。

- 監視するオブジェクト (Process, TCP, WebService など)
- 監視する情報 (CPU 使用率, 1 秒ごとの受信バイト数など)
- 監視する条件 (しきい値)

### インスタンス

このマニュアルでは、インスタンスという用語を次のように使用しています。

- レコードの記録形式を示す場合  
1 行で記録されるレコードを「単数インスタンスレコード」、複数行で記録されるレコードを「複数インスタンスレコード」、レコード中の各行を「インスタンス」と呼びます。
- PFM-Agent の起動方式を示す場合  
同一ホスト上の監視対象を 1 つのエージェントで監視する方式のエージェントを「シングルインスタンスエージェント」、同一ホスト上の監視対象を複数のエージェントで監視する方式のエージェントを「マルチインスタンスエージェント」、マルチインスタンスエージェントの各エージェントサービスを「インスタンス」と呼びます。

### インスタンス番号

内部処理で使用する、1 バイトの管理番号を示す識別子のことです。サービス ID の一部です。

### エージェント

パフォーマンスデータを収集する PFM-Agent のサービスのことです。

## (カ行)

---

### 監視テンプレート

PFM-Agent に用意されている、定義済みのアラームとレポートのことです。監視テンプレートを使用することで、複雑な定義をしなくても PFM-Agent の運用状況を監視する準備が容易にできるようになります。

### 管理ツール

サービスの状態の確認やパフォーマンスデータを操作するために使用する各種のコマンドまたは GUI 上の機能のことです。次のことができます。

- サービスの構成および状態の表示
- パフォーマンスデータの退避および回復

- パフォーマンスデータのテキストファイルへのエクスポート
- パフォーマンスデータの消去

## 機能 ID

Performance Management プログラムのサービスの機能種別を示す、1 バイトの識別子のことです。サービス ID の一部です。

## クラスタシステム

クラスタシステムとは、複数のサーバシステムを連携して 1 つのシステムとして運用するシステムです。このマニュアルでは、単に「クラスタシステム」と記述している場合は、HA クラスタシステムのことを指します。

「HA クラスタシステム」

## ( サ行 )

---

### サービス ID

Performance Management プログラムのサービスに付加された、一意の ID のことです。コマンドを使用して Performance Management のシステム構成を確認する場合、または個々のエージェントのパフォーマンスデータをバックアップする場合などは、Performance Management プログラムのサービス ID を指定してコマンドを実行します。サービス ID の形式は、プロダクト名表示機能の設定によって異なります。サービス ID の形式については、マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の、Performance Management の機能について説明している章を参照してください。

### 実行系ノード

クラスタシステムを構成するそれぞれのサーバシステムの、業務を実行中のノード（論理ホストがアクティブなノード）のことです。

### スタンドアロンモード

PFM・Agent 単独で起動している状態のことです。PFM・Manager の Master Manager サービスおよび Name Server サービスが、障害などのため起動できない状態でも、PFM・Agent だけを起動して、パフォーマンスデータを収集できます。

## ( 夕行 )

---

### 待機系ノード

クラスタシステムを構成するそれぞれのサーバシステムの、実行系ノードの障害時に業務を引き継げるよう待機しているノードのことです。

### 単数インスタンスレコード

1 行で記録されるレコードです。このレコードは、固有の ODBC キーフィールドを持ちません。  
「インスタンス」

### データベース ID

PFM・Agent の各レコードに付けられた、レコードが格納されるデータベースを示す ID です。データベース ID は、そのデータベースに格納されるレコードの種類を示しています。データベース ID を次に示します。

- PI  
PI レコードタイプのレコードのデータベースであることを示します。
- PD  
PD レコードタイプのレコードのデータベースであることを示します。

### データモデル

各 PFM・Agent が持つレコードおよびフィールドの総称のことです。データモデルは、バージョンで管理されていま

す。

### ドリルダウンレポート

レポートまたはレポートのフィールドに関連づけられたレポートです。あるレポートの詳細情報や関連情報を表示したい場合に使用します。

## ( 八行 )

---

### バインド

アラームをエージェントと関連づけることです。バインドすると、エージェントによって収集されているパフォーマンスデータが、アラームで定義したしきい値に達した場合、ユーザーに通知できるようになります。

### パフォーマンスデータ

監視対象システムから収集したリソースの稼働状況データのことで。

### 非対話形式 ( コマンド )

コマンドの実行中に必要な入力作業について、オプションの指定や定義ファイルの読み込みで代替するコマンドの実行形式です。

非対話形式でコマンドを実行することで、稼働監視システムの構築を省力化でき、ユーザーの負担を軽減できます。

### フィールド

レコードを構成するパフォーマンスデータの集まりのことで。

### フェールオーバー

クラスタシステムで障害が発生したときに、業務を実行するサーバの処理を実行系ノードから待機系ノードに引き継ぐことです。

### 複数インスタンスレコード

複数行で記録されるレコードです。このレコードは、固有の ODBC キーフィールドを持っています。

「インスタンス」

### 物理ホスト

クラスタシステムを構成する各サーバに固有な環境のことで。物理ホストの環境は、フェールオーバー時にもほかのサーバに引き継がれません。

### プロセス

Microsoft SQL Server 内部で各ユーザー接続を識別する単位のことで。ユーザー接続が確立される時に割り当てられる、「SQL Server プロセス ID ( SPID )」と呼ばれる一意な識別子を持ちます。

この「プロセス」は、いわゆる Windows アプリケーションプログラムの動作単位として使用されるプロセスという用語とは異なります。

### プロダクト ID

該当する Performance Management プログラムのサービスが、Performance Management のどのプログラムプロダクトのものかを示す 1 バイトの識別子のことで。サービス ID の一部です。

## ( ラ行 )

---

### ライフタイム

各レコードに収集されるパフォーマンスデータの一貫性が保証される期間のことで。

### リアルタイムレポート

監視対象の現在の状況を示すレポートです。

## 履歴レポート

監視対象の過去から現在までの状況を示すレポートです。

## レコード

収集したパフォーマンスデータを格納する形式のことです。レコードの種類は、Store データベースの各データベースによって異なります。

## レポート

PFM・Agent が収集したパフォーマンスデータをグラフィカルに表示する際の情報を定義したものです。主に、次の情報を定義します。

- レポートに表示させるレコード
- パフォーマンスデータの表示項目
- パフォーマンスデータの表示形式（表、グラフなど）

## 連合データベースサーバ

複数のノードにわたるテーブルを行方向に分割して分散パーティションビューを作成する機能です。この機能は、大規模な Web サイトまたは企業のデータ処理をサポートするために、ノードのグループを連携して動作させるときに使用します。

## 論理ホスト

クラスタシステムでの運用時に JP1 の実行環境となる論理上のサーバのことです。障害の発生時には、論理ホスト単位で系が切り替わります。論理ホストは専用の IP アドレスを持ち、フェールオーバー時にはその IP アドレスを引き継いで動作します。そのため、障害で物理的なサーバが切り替わった場合も、クライアントからは同じ IP アドレスでアクセスでき、1 つのサーバが常に動作しているように見えます。



---

# 索引

## A

---

A4QHITACHIPROCSPDATABASES の削除手順 295  
Action Handler 315  
Agent Collector 315  
Agent Collector サービスのプロパティ一覧 283  
Agent Store 315  
Agent Store サービスのプロパティ一覧 280

## B

---

Blocked Sessions アラーム 96  
Blocked Sessions レポート 108  
Blocking Locks レポート 109

## C

---

Cache Usage Trend(Multi-Agent) レポート 111, 112  
Cache Usage アラーム 97  
Cache Usage レポート 110  
Config Detail ( PD\_CD ) レコード 167  
Correlator 315  
CPU Usage - Top 10 Sessions レポート 113  
CPU Usage アラーム 98

## D

---

Database Detail ( PD\_DD ) レコード 168  
Database Detail レポート 114  
Database Interval ( PI\_DI ) レコード 171  
Database Replication Detail ( PD\_RD ) レコード 173  
Database Space Detail ( PD\_DS ) レコード 175  
Database Space Usage Detail レポート 117  
Database Space Usage レポート 116  
Database Space アラーム 99  
Database Summary レポート 118  
DB\_FREE\_PERC\_NUMBER 27  
DB\_FREE\_PERC\_OPTION 27

## E

---

Errorlog Detail レポート 120  
Errorlog Error Detail ( PD\_EE ) レコード 177  
Errorlog Overview レポート 121  
Errorlog Summary Detail ( PD\_ES ) レコード 179

## G

---

Global Server Summary ( PI ) レコード 181  
Global Server Summary 2 ( PI\_PI2 ) レコード 184

## H

---

HA クラスタシステム 62, 315

## I

---

Instance Availability 187  
IP アドレスの設定 14

## J

---

Job History Detail ( PD\_JH ) レコード 189  
JP1/ITSLM 315  
jpcconf agent setup (jpcagtsetup) コマンド 24  
jpcconf inst list (jpcinslist) コマンド 39, 47  
jpcconf inst setup (jpcinssetup) コマンド 29, 47  
jpcconf inst unsetup (jpcinsunsetup) コマンド 39  
jpcconf mgrhost define (jpcnshostname) コマンド 36  
jpchosts ファイル 75  
jpcras コマンド 265  
jpcsto.ini ファイルの設定項目 44  
jpcsto.ini ファイルの編集手順 45  
jpcstool service delete (jpcctrl delete) コマンド 40  
jpcstool service list (jpcctrl list) コマンド 38

## L

---

Licensing Detail ( PD\_LIC ) レコード 191  
LIMIT\_PD\_LD\_NUMBER 27  
Lock Detail ( PD\_LD ) レコード 192  
Lock Detail レポート 122  
Lock Overview by Lock Type レポート 124  
Lock Overview レポート 123  
Lock Usage - Top 10 Sessions レポート 125  
LOG\_PATH 26  
LOG\_SIZE 26  
Log I/O Activity 2 レポート 127  
Log I/O Activity レポート 126  
LOGIN\_TIMEOUT 27  
Log Space Usage - Top 10 Databases レポート 128  
Log Space Usage アラーム 100

## M

---

Master Manager 315

Master Store 315

Memory Usage - Top 10 Sessions レポート 129

Microsoft SQL Server のインスタンス名 26

## N

---

Network Activity Trend レポート 131, 132

Network Activity レポート 130

Network Error アラーム 101

## O

---

ODBC キーフィールド 315

ODBC キーフィールド一覧 154

## P

---

PD 203

PD\_CD 167

PD\_DD 168

PD\_DS 175

PD\_EE 177

PD\_ES 179

PD\_IA 187

PD\_JH 189

PD\_LD 192

PD\_LIC 191

PD\_LOCK 208

PD\_PCAC 195

PD\_PDET 197

PD\_RD 173

PD\_RS 201

PD\_SQL 221

PD\_SS 217

PD\_USER 227

PD レコードタイプ 3, 315

Pending I/O レポート 133

Performance Management 315

Performance Management システムの障害回復 269

Performance Management プログラム 18

PFM - Agent 316

PFM - Agent for Microsoft SQL Server の運用方式の変更 43

PFM - Agent for Microsoft SQL Server の運用方式の変更〔クラスタ運用時〕87

PFM - Agent for Microsoft SQL Server の概要 1

PFM - Agent for Microsoft SQL Server のシステム構成の変更 42

PFM - Agent for Microsoft SQL Server のシステム構成の変更〔クラスタ運用時〕86

PFM - Agent for Microsoft SQL Server の接続先  
PFM - Manager の設定 36

PFM - Agent for Microsoft SQL Server のセットアップ手順 22

PFM - Agent for Microsoft SQL Server のセットアップファイルをコピーする 24

PFM - Agent for Microsoft SQL Server の登録 22

PFM - Agent for Microsoft SQL Server の特長 2

PFM - Agent for Microsoft SQL Server のファイルおよびフォルダ一覧 290

PFM - Agent for Microsoft SQL Server を使ったパフォーマンス監視の例 7

PFM - Agent の登録 73

PFM - Agent の論理ホストのアンセットアップ 82

PFM - Agent の論理ホストのセットアップ 73

PFM - Agent ホストに障害が発生した場合のフェールオーバー 65

PFM - Base 316

PFM - Manager 316

PFM - Manager が停止した場合の影響 67

PFM - Manager 名 316

PFM - View 名 316

PFM - Web Console 316

Physical I/O - Top 10 Sessions レポート 134

Physical Write Activity 2 レコード 136

Physical Write Activity レポート 135

PI 181

PI\_DI 171

PI\_PI2 184

PI\_RPDB 199

PI\_SERV 211

PI\_SI 219

PI\_SRV2 214

PI\_TLOG 223

PI\_UCTR 225

PI レコードタイプ 3, 316

Procedure Cache Detail ( PD\_PCAC ) レコード 195

Process Detail ( PD\_PDET ) レコード 197

Product Detail レコードタイプ 316

Product Interval レコードタイプ 316

## R

---

Replication Published Database Overview

( PI\_RPDB ) レコード 199

Replication Summary Detail ( PD\_RS ) レコード 201

## S

---

Server Configuration Status レポート 137

Server CPU Trend レポート 138, 139  
 Server Detail (PD) レコード 203  
 Server Locks Detail (PD\_LOCK) レコード 208  
 Server Overview (PI\_SERV) レコード 211  
 Server Overview 2 (PI\_SRV2) レコード 214  
 Server Space Detail (PD\_SS) レコード 217  
 Server Space Interval (PI\_SI) レコード 219  
 Server Space Trend(Multi-Agent) レポート 140, 141  
 Server Space Usage レポート 142  
 Server Status アラーム 102  
 Session Detail レポート 143  
 Sessions レポート 145  
 SQL\_ERRORLOG 26  
 SQL\_HOST 26  
 SQL\_PASSWORD 26  
 SQL\_USER 26  
 SQL Text (PD\_SQL) レコード 221  
 STARTUP\_PENDING 26  
 Store Version 27  
 Store データベース 3, 317  
 Store データベースに格納されているデータをエクスポートすると出力されるフィールド 162  
 Store データベースに記録されるときだけ追加されるフィールド 160  
 Store バージョン 2.0 への移行 48  
 System Overview レポート 146

---

## T

TIMEOUT 26  
 Transaction Log Overview (PI\_TLOG) レコード 223

---

## U

User-Defined Counter Overview (PI\_UCTR) レコード 225  
 User Process Detail (PD\_USER) レコード 227

---

## W

Web ブラウザでマニュアルを参照するための設定 59  
 Windows イベントログの一覧 233

---

## あ

アクション 4, 317  
 アラーム 4, 317  
 アラーム一覧 95  
 アラームテーブル 4, 317  
 アラームの記載形式 93

アラームの注意事項 94  
 アンインストール手順 40, 85  
 アンインストールとアンセットアップ 38, 80  
 アンインストールとアンセットアップの流れ 80  
 アンインストールとアンセットアップの前に 38  
 アンインストールに必要な OS ユーザー権限に関する注意事項 38  
 アンセットアップ手順 39, 81

---

## い

移行時の注意事項 293  
 移行手順 293  
 インスタンス 317  
 インスタンス環境のアンセットアップ 39  
 インスタンス環境の更新の設定 46  
 インスタンス環境の更新の設定〔クラスタ運用時〕 87  
 インスタンス環境の設定 25, 75  
 インスタンス環境を削除する 39  
 インスタンス情報を設定する 25  
 インスタンスの有効性 10  
 インスタンス番号 317  
 インストール手順 20, 73  
 インストールとセットアップ 11, 12, 68  
 インストールとセットアップの流れ 12, 68  
 インストールとセットアップの前に 14, 70  
 インストールに必要な OS ユーザー権限について 16

---

## え

エイリアス名 14  
 エージェント 317  
 エージェントログ 257, 259

---

## か

稼働状況ログ 256  
 環境変数に関する注意事項 18  
 監視対象プログラム 17  
 監視テンプレート 4, 91, 92, 317  
 監視テンプレートの概要 92  
 管理ツール 317

---

## き

機能 ID 318  
 共通メッセージログ 256, 258  
 共有ディスクのオフライン 84  
 共有ディスクのオンライン 82  
 共有ディスクをオフラインにする 77  
 共有ディスクをオンラインにする 73

## く

クラスタ運用時のディスク占有量 272  
 クラスタシステム 318  
 クラスタシステムで運用する場合の注意事項 89  
 クラスタシステムでのインストールとセットアップについて 18  
 クラスタシステムでの運用 61  
 クラスタシステムでの環境設定 79  
 クラスタシステムの概要 62  
 クラスタソフトからの PFM - Agent の登録解除 84  
 クラスタソフトからの起動・停止の確認 78  
 クラスタソフトからの停止 82  
 クラスタソフトへの PFM - Agent の登録 77

## さ

サービス ID 318  
 サービスに関する注意事項 38  
 サービスの依存関係について 89

## し

識別子一覧 275  
 システム見積み 272  
 システムログ 256  
 実行系ノード 318  
 実ホスト名 14  
 収集するパフォーマンスデータ中のホスト名について 89  
 障害検知 268  
 資料の採取方法 265

## す

スタンドアロンモード 318  
 ステータス管理機能 268  
 スタアドプロシージャの削除 295  
 スタアドプロシージャの登録 75

## せ

セッションごとの CPU 使用率 8  
 接続先 PFM - Manager の解除 85  
 接続先 PFM - Manager の設定 74  
 セットアップコマンドを実行する〔PFM - Manager ホスト〕 24  
 セットアップコマンドを実行する〔PFM - Web Console ホスト〕 25  
 セットアップ手順 73  
 前提 OS 14  
 前提プログラム 16

## そ

その他の注意事項〔アンインストール・アンセットアップ〕 39

## た

他 Performance Management プログラムの論理ホストのアンセットアップ 83  
 他 Performance Management プログラムの論理ホストのセットアップ 75  
 待機系ノード 318  
 タイムアウト時間について 90  
 単数インスタンスレコード 318

## つ

追加フィールド 155

## て

ディスク占有量 272  
 データ型一覧 157  
 データキャッシュ不足 7  
 データベース ID 318  
 データベース容量不足 9  
 データモデル 3, 150, 318

## と

同一ホストに Performance Management プログラムを複数インストール、セットアップするときの注意事項 18  
 動作ログ出力の設定 37, 76  
 動作ログの出力 296  
 トラブルシューティング 249  
 トラブル発生時に採取が必要な資料 261  
 トラブルへの対処方法 247  
 ドリルダウンレポート 319  
 ドリルダウンレポート（フィールドレベル） 103  
 ドリルダウンレポート（レポートレベル） 103  
 トレースログ 257, 259

## ね

ネットワークに関する注意事項 38  
 ネットワークの環境設定 14  
 ネットワークの設定 35, 75  
 ネットワーク負荷 10

## は

バージョンアップの注意事項 19

バージョン互換 294  
 バインド 4, 319  
 バックアップ 57  
 パフォーマンスデータ 319  
 パフォーマンスデータの格納先の変更 36, 43, 76  
 パフォーマンスデータの管理方法 6  
 パフォーマンスデータの収集と管理の概要 6  
 パフォーマンスデータの収集方法 6

## ひ

---

非対話形式 (コマンド) 319

## ふ

---

ファイアウォールの通過方向 277  
 ファイルおよびフォルダ一覧 290  
 フィールド 3, 103, 319  
 フィールドの値 158  
 フェールオーバー 319  
 フェールオーバー時の処理 65  
 複数インスタンスレコード 319  
 物理ホスト 319  
 プログラムに関する注意事項 38  
 プログラムのインストール順序 20  
 プログラムのインストール方法 21  
 プロセス 319  
 プロセス一覧 276  
 プロダクト ID 319  
 プロパティ 280

## へ

---

ベースラインの選定 7

## ほ

---

ポート番号 277  
 ポート番号一覧 277  
 ポート番号の設定 15  
 ポート番号の設定の解除 82

## み

---

ミラーリング構成でのフェールオーバー 52  
 ミラーリング構成でのフェールオーバー後の監視 53  
 ミラーリング構成でのフェールオーバー中の監視 52  
 ミラーリング構成のデータベースの監視 52

## め

---

メッセージ 229  
 メッセージ一覧 234

メッセージの記載形式 230  
 メッセージの形式 230  
 メッセージの出力形式 230  
 メッセージの出力先一覧 231  
 メモリー所要量 272

## よ

---

要約ルール 155

## ら

---

ライフタイム 319

## り

---

リアルタイムレポート 3, 319  
 リストア 57  
 履歴レポート 3, 320

## れ

---

レコード 3, 103, 149, 320  
 レコード一覧 165  
 レコードのインスタンス数の算出方法 272  
 レコードの記載形式 151  
 レコードの注意事項 163  
 レポート 2, 320  
 レポート一覧 106  
 レポートの記載形式 103  
 レポートのフォルダ構成 104  
 連合データベースサーバ 63, 320

## ろ

---

ログ出力について (クラスタ構成) 89  
 ログ情報 256  
 ログスペース不足 8  
 ログのファイルサイズ変更 36, 76  
 ログファイルおよびディレクトリ一覧 257  
 ロックの増加 9  
 論理ホスト 320  
 論理ホスト環境定義ファイルのインポート 77, 84  
 論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート 76, 83  
 論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート・インポート [クラスタ運用時] 88  
 論理ホスト環境定義ファイルの待機系ノードへのコピー 77, 84