

JP1 Version 13

JP1/Automatic Job Management System 3 運用
ガイド

3021-3-L46

前書き

■ 対象製品

適用 OS のバージョン, JP1/Automatic Job Management System 3 が前提とするサービスパックやパッチなどの詳細については, リリースノートで確認してください。

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager (適用 OS : Windows)

P-2A12-3KDL JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 13-00

製品構成一覧および内訳形名

P-CC2A12-4KDL JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 13-00 (適用 OS : Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016)

P-CC2912-39DL JP1/Automatic Job Management System 3 - Web Console 13-00 (適用 OS : Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016)

P-CC8412-39DL JP1/Automatic Job Management System 3 - Web Console 13-00 (適用 OS : Linux 7, Linux 8, Linux 9, Oracle Linux 7, Oracle Linux 8, Oracle Linux 9, SUSE Linux 12, SUSE Linux 15)

P-CC2A12-3NDL JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option Manager 13-00 (適用 OS : Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016)

P-CC2A2C-6LDL JP1/Base 13-00 (適用 OS : Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016)

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager (適用 OS : Linux)

P-8412-3KDL JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 13-00

製品構成一覧および内訳形名

P-CC8412-4KDL JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 13-00 (適用 OS : Linux 7, Linux 8, Linux 9, Oracle Linux 7, Oracle Linux 8, Oracle Linux 9, SUSE Linux 12, SUSE Linux 15)

P-CC2912-39DL JP1/Automatic Job Management System 3 - Web Console 13-00 (適用 OS : Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016)

P-CC8412-39DL JP1/Automatic Job Management System 3 - Web Console 13-00 (適用 OS : Linux 7, Linux 8, Linux 9, Oracle Linux 7, Oracle Linux 8, Oracle Linux 9, SUSE Linux 12, SUSE Linux 15)

P-CC8412-3NDL JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option Manager 13-00 (適用 OS : Linux 7, Linux 8, Linux 9, Oracle Linux 7, Oracle Linux 8, Oracle Linux 9, SUSE Linux 12, SUSE Linux 15)

P-CC842C-6LDL JP1/Base 13-00 (適用 OS : Linux 7, Linux 8, Linux 9, Oracle Linux 7, Oracle Linux 8, Oracle Linux 9, SUSE Linux 12, SUSE Linux 15)

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent (適用 OS : Windows)

P-2A12-33DL JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 13-00

製品構成一覧および内訳形名

P-CC2A12-43DL JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 13-00 (適用 OS : Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016)

P-CC2A2C-6LDL JP1/Base 13-00 (適用 OS : Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016)

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent (適用 OS : AIX)

P-1M12-33DL JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 13-00

製品構成一覧および内訳形名

P-CC1M12-43DL JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 13-00 (適用 OS : AIX)

P-CC1M2C-6LDL JP1/Base 13-00 (適用 OS : AIX)

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent (適用 OS : Linux)

P-8412-33DL JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 13-00

製品構成一覧および内訳形名

P-CC8412-43DL JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 13-00 (適用 OS : Linux 7, Linux 8, Linux 9, Oracle Linux 7, Oracle Linux 8, Oracle Linux 9, SUSE Linux 12, SUSE Linux 15)

P-CC842C-6LDL JP1/Base 13-00 (適用 OS : Linux 7, Linux 8, Linux 9, Oracle Linux 7, Oracle Linux 8, Oracle Linux 9, SUSE Linux 12, SUSE Linux 15)

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent Minimal Edition (適用 OS : Windows)

P-2A12-38DL JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent Minimal Edition 13-00

製品構成一覧および内訳形名

P-CC2A12-48DL JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent Minimal Edition 13-00 (適用 OS : Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016)

P-CC2A2C-6LDL JP1/Base 13-00 (適用 OS : Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016)

●JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent Minimal Edition (適用 OS : Linux)

P-8412-38DL JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent Minimal Edition 13-00

製品構成一覧および内訳形名

P-CC8412-48DL JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent Minimal Edition 13-00 (適用 OS : Linux 7, Linux 8, Linux 9, Oracle Linux 7, Oracle Linux 8, Oracle Linux 9, SUSE Linux 12, SUSE Linux 15)

P-CC842C-6LDL JP1/Base 13-00 (適用 OS : Linux 7, Linux 8, Linux 9, Oracle Linux 7, Oracle Linux 8, Oracle Linux 9, SUSE Linux 12, SUSE Linux 15)

●JP1/Automatic Job Management System 3 - View (適用 OS : Windows)

P-2A12-34DL JP1/Automatic Job Management System 3 - View 13-00

製品構成一覧および内訳形名

P-CC2A12-44DL JP1/Automatic Job Management System 3 - View 13-00 (適用 OS : Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows 11, Windows 10)

P-CC2A12-3MDL JP1/Automatic Job Management System 3 - Print Option 13-00 (適用 OS : Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows 11, Windows 10)

■ 輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

■ 商標類

HITACHI, Cosminexus, Groupmax, HiRDB, JP1, uCosminexus は、株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。

Active Directory は、マイクロソフト企業グループの商標です。

AIX は、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corporation の商標です。

Amazon Web Services, AWS, Powered by AWS ロゴは、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

Azure は、マイクロソフト企業グループの商標です。

Excel は、マイクロソフト企業グループの商標です。

IBM は、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corporation の商標です。

Internet Explorer は、マイクロソフト企業グループの商標です。

Itanium は、Intel Corporation またはその子会社の商標です。

Linux は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における登録商標です。

Microsoft は、マイクロソフト企業グループの商標です。

MQSeries は、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corporation の商標です。

MVS は、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corporation の商標です。

Oracle および Java は、オラクルおよびその関連会社の登録商標です。その他の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

Outlook は、マイクロソフト企業グループの商標です。

Pentium は、Intel Corporation またはその子会社の商標です。

Red Hat, and Red Hat Enterprise Linux are registered trademarks of Red Hat, Inc. in the United States and other countries.

本書に記載される SAP 及びその他の SAP の製品やサービス、並びにそれらの個々のロゴは、ドイツ及びその他の国における SAP SE (又は SAP の関連会社) の商標若しくは登録商標です。

SQL Server は、マイクロソフト企業グループの商標です。

UNIX は、The Open Group の登録商標です。

Windows は、マイクロソフト企業グループの商標です。

Windows Server は、マイクロソフト企業グループの商標です。

すべての SPARC 商標は、米国 SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。SPARC 商標がついた製品は、米国 Sun Microsystems, Inc. が開発したアーキテクチャに基づくものです。

その他記載の会社名、製品名などは、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>).

Portions of this software were developed at the National Center for Supercomputing Applications (NCSA) at the University of Illinois at Urbana-Champaign.

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

This software contains code derived from the RSA Data Security Inc. MD5 Message-Digest Algorithm, including various modifications by Spyglass Inc., Carnegie Mellon University, and Bell Communications Research, Inc (Bellcore).

Regular expression support is provided by the PCRE library package, which is open source software, written by Philip Hazel, and copyright by the University of Cambridge, England.

The original software is available from <ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/programming/pcre/>

1. This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

2. This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

3. This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)

4. 本製品には OpenSSL Toolkit ソフトウェアを OpenSSL License および Original SSLeay License に従い使用しています。OpenSSL License および Original SSLeay License は以下のとおりです。

LICENSE ISSUES

=====

The OpenSSL toolkit stays under a double license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit. See below for the actual license texts.

OpenSSL License

```
-----  
/*  
=====
```

* Copyright (c) 1998-2019 The OpenSSL Project. All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
*
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.
*
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer in
* the documentation and/or other materials provided with the
* distribution.
*
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this
* software must display the following acknowledgment:
* "This product includes software developed by the OpenSSL Project
* for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"
*
* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
* endorse or promote products derived from this software without
* prior written permission. For written permission, please contact
* openssl-core@openssl.org.
*
* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
* nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
* permission of the OpenSSL Project.

*

* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
* acknowledgment:

* "This product includes software developed by the OpenSSL Project
* for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

*

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS" AND ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

*

=====
=====

*

* This product includes cryptographic software written by Eric Young
* (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).

*

*/

Original SSLeay License

/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)

* All rights reserved.

*

* This package is an SSL implementation written

* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

*

* This library is free for commercial and non-commercial use as long as
* the following conditions are adhered to. The following conditions
* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

*

* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
* the code are not to be removed.

* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.

* This can be in the form of a textual message at program startup or
* in documentation (online or textual) provided with the package.

*

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:

* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
* documentation and/or other materials provided with the distribution.

* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
* must display the following acknowledgement:

* "This product includes cryptographic software written by
* Eric Young (eay@cryptsoft.com)"

* The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library
* being used are not cryptographic related :-).

* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
* the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:

* "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

*

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND

* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
* CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
* GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.

*
* The licence and distribution terms for any publically available version or
* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]

*/

This product includes software developed by the Java Apache Project for use in the Apache JServ servlet engine project (<http://java.apache.org/>).

This product includes software developed by IAIK of Graz University of Technology.

This product includes software developed by Daisuke Okajima and Kohsuke Kawaguchi (<http://relaxngcc.sf.net/>).

This product includes software developed by Andy Clark.

Java is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.





■ マイクロソフト製品の表記について

このマニュアルでは、マイクロソフト製品の名称を次のように表記しています。

表記	製品名
Excel	Microsoft(R) Excel
	Microsoft(R) Office Excel
Exchange Server	Microsoft(R) Exchange 2000 Enterprise Server
	Microsoft(R) Exchange 2000 Server
	Microsoft(R) Exchange Server
Internet Explorer	Windows(R) Internet Explorer(R)
Microsoft Edge	Microsoft(R) Edge
Microsoft SQL Server	Microsoft(R) SQL Server
	Microsoft(R) SQL Server Enterprise Edition
MSMQ	Microsoft(R) Message Queue Server
Outlook	Outlook 2016
	Outlook 2019
	Outlook 2021
Outlook Express	Microsoft(R) Outlook(R) Express
Windows 10	Windows(R) 10 Enterprise
	Windows(R) 10 Pro
	Windows(R) 10 Home
Windows 11	Windows(R) 11 Enterprise
	Windows(R) 11 Pro
	Windows(R) 11 Home

表記	製品名
Windows Server 2016	Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Datacenter
	Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Standard
Windows Server 2019	Microsoft(R) Windows Server(R) 2019 Datacenter
	Microsoft(R) Windows Server(R) 2019 Standard
Windows Server 2022	Microsoft(R) Windows Server(R) 2022 Datacenter
	Microsoft(R) Windows Server(R) 2022 Standard

Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows 11, および Windows 10 を総称して Windows と表記することがあります。

■ 発行

2023 年 6 月 3021-3-L46

■ 著作権

Copyright (C) 2023, Hitachi, Ltd.

Copyright (C) 2023, Hitachi Solutions, Ltd.

変更内容

変更内容については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド」の変更内容を参照してください。

はじめに

このマニュアルは、JP1/Automatic Job Management System 3（以降、JP1/AJS3 と省略します）の運用方法について説明したものです。JP1/AJS3 の機能を解説したマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド」、JP1/AJS3 の設計について解説したマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）」およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）」の内容を踏まえた上でご利用ください。

なお、このマニュアルをお読みになる際の前提情報については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド」のはじめにの説明を参照してください。

■ マニュアルの構成

このマニュアルは、次に示す章から構成されています。

なお、このマニュアルは各 OS（Operating System）に共通のマニュアルです。OS ごとに差異がある場合は、本文中でそのつど内容を書き分けています。

第 1 章 JP1/AJS3 を使用したシステム運用の概要

JP1/AJS3 を使用したシステム運用の概要について説明しています。

第 2 章 バックアップとリカバリー

JP1/AJS3 を使用するシステムのバックアップおよびリカバリーについて説明しています。

第 3 章 ジョブネットの退避・回復

ジョブネットの定義情報や実行登録状態の退避・回復について説明しています。

第 4 章 ジョブネットの監視

ジョブネットの実行結果や実行時間の監視について説明しています。

第 5 章 稼働状況の監視

JP1/AJS3 の稼働状況の監視について説明しています。

第 6 章 JP1/AJS3 のサービスの起動と停止

JP1/AJS3 のサービスの起動と停止の方法について説明しています。

第 7 章 運用中の設定変更

JP1/AJS3 の運用中の環境や設定の変更について説明しています。

第 8 章 さまざまな運用方法

JP1/AJS3 を上手に運用するためのノウハウについて説明しています。

第9章 データベースのメンテナンス

JP1/AJS3 のデータベースのメンテナンス方法について説明しています。

第10章 クラスタシステムでの運用

クラスタシステムで JP1/AJS3 を運用しているときの処理の流れについて説明しています。

第11章 JP1/AJS3 のディザスター・リカバリー

JP1/AJS3 のディザスター・リカバリー運用の仕組みや前提条件、システム構成、運用環境を変更する場合の手順などについて説明しています。

第12章 外部 DB を使用した構成での運用

外部 DB を使用した構成で JP1/AJS3 を運用する場合の設定手順や、システム障害からの復旧方法などについて説明しています。

第13章 ケーススタディ

JP1/AJS3 の具体的な運用場面や問題を想定し、それぞれの状況に対する最適な設定方法・操作方法や、問題の解決方法について説明しています。

目次

前書き 2

変更内容 12

はじめに 13

1 JP1/AJS3 を使用したシステム運用の概要 22

1.1 運用サイクルの例 23

1.2 運用中に実施する作業内容 24

2 バックアップとリカバリー 26

2.1 バックアップとリカバリーの概要 27

2.2 JP1/AJS3 を使用するシステムの設定情報のバックアップ 29

2.2.1 バックアップの概要 29

2.2.2 JP1/Base の設定情報のバックアップ 32

2.2.3 JP1/AJS3 - Manager の設定情報のバックアップ 34

2.2.4 JP1/AJS3 - Agent の設定情報のバックアップ 41

2.2.5 JP1/AJS3 - View の設定情報のバックアップ 43

2.2.6 JP1/AJS3 - Web Console の設定情報のバックアップ 45

2.2.7 その他の情報のバックアップ 48

2.3 JP1/AJS3 を使用するシステムの設定情報のリカバリー 52

2.3.1 リカバリーの概要 52

2.3.2 JP1/Base および JP1/AJS3 のインストールとセットアップ 55

2.3.3 JP1/Base の設定情報のリカバリー 56

2.3.4 JP1/AJS3 - Manager の設定情報のリカバリー 56

2.3.5 JP1/AJS3 - Agent の設定情報のリカバリー 62

2.3.6 JP1/AJS3 - View の設定情報のリカバリー 64

2.3.7 JP1/AJS3 - Web Console の設定情報のリカバリー 68

2.3.8 その他の情報のリカバリー 69

2.4 システム全体のバックアップとリカバリー 72

2.4.1 マネージャーホスト側をコールドスタートする場合 72

2.4.2 エージェントホスト側をコールドスタートする場合 73

2.4.3 システム全体のバックアップとリカバリーに関する注意事項 74

2.5 バックアップ強化機能を使用した JP1/AJS3 - Manager のバックアップとリカバリー 76

2.5.1 バックアップ強化機能を使用した JP1/AJS3 - Manager のバックアップとリカバリーの概要 76

2.5.2 バックアップ 77

2.5.3 リカバリー 81

3	ジョブネットの退避・回復 85
3.1	ジョブネットの退避・回復の概要 86
3.1.1	退避・回復の機能 86
3.1.2	退避および回復時の注意事項 87
3.2	ajsprint, ajsdefine コマンドによるジョブネットの退避・回復の操作 90
3.2.1	ajsprint コマンドでユニットを退避する手順 90
3.2.2	ajsdefine コマンドでユニットを回復する手順 91
3.3	ajsbackup, ajsrestore コマンドまたは JP1/AJS3 - View によるジョブネットの退避・回復の操作 92
3.3.1	ajsbackup コマンドまたは JP1/AJS3 - View で退避した情報の格納場所 92
3.3.2	ajsbackup コマンドまたは JP1/AJS3 - View でユニットを退避する手順 93
3.3.3	ajsrestore コマンドまたは JP1/AJS3 - View でユニットを回復する手順 94
3.3.4	退避ボックスの属性を変更および表示する (UNIX 限定) 95
3.3.5	退避ボックスまたは退避ファイルを削除する 96
3.3.6	退避ボックス中のユニットの一覧を表示する 96
3.4	ajsglexport, ajsgimport コマンドによるジョブネットの実行登録状態のバックアップ・リカバリー 98
3.4.1	実行登録状態のバックアップ・リカバリーの概要 98
3.4.2	実行登録状態のバックアップ・リカバリーの前提条件 101
3.4.3	実行登録状態のバックアップ・リカバリーの注意事項 105
3.4.4	ajsglexport コマンドで登録予定情報をエクスポートする手順 106
3.4.5	ajsgimport コマンドで登録予定情報をインポートする手順 107
4	ジョブネットの監視 109
4.1	ジョブネットの実行結果の確認と実行時間の監視 110
4.1.1	ジョブネットの実行結果を確認する 110
4.1.2	ジョブネットの実行時間を監視する 115
5	稼働状況の監視 119
5.1	ログファイルのサイズと出力されるログ情報を確認する 120
5.2	データベースの使用状況を確認する 121
5.2.1	データベース使用状況の確認方法 121
5.2.2	QUEUE ジョブ, サブミットジョブの実行環境で使用する ISAM ファイルの未使用領域の確認方法と再編成の時期 122
5.3	JP1/AJS3 の稼働状況を確認する 124
5.3.1	稼働状況レポートの出力機能の概要 124
5.4	Web GUI (マネジメントポータル) を使用する 126
5.4.1	Web GUI (マネジメントポータル) の概要 126
6	JP1/AJS3 のサービスの起動と停止 128
6.1	JP1/AJS3 のサービスを起動または終了する 129

- 6.1.1 JP1/AJS3 のサービスを手動で起動する 129
- 6.1.2 JP1/AJS3 のサービスを手動で終了する 132
- 6.2 JP1/AJS3 の起動時または終了時の動作を変更する 135
- 6.2.1 JP1/AJS3 起動時の動作を一時的に変更する 135
- 6.2.2 JP1/AJS3 終了時の動作を一時的に変更する 164
- 6.3 JP1/AJS3 のプロセスが異常終了した場合の JP1/AJS3 の動作を変更する 165
- 6.3.1 異常終了した JP1/AJS3 のプロセスを再起動する 166
- 6.3.2 JP1/AJS3 のプロセスが起動, 停止, または異常終了したときに JP1 イベントを発行する 174
- 6.3.3 jp1ajs_param.conf ファイルの形式 175
- 6.4 JP1/AJS3 サービス再起動時のジョブの再サブミット 177

7 運用中の設定変更 179

- 7.1 設定変更のポイント 180
- 7.2 ジョブネットやジョブの実行を抑止する 181
- 7.2.1 スケジューラーサービス起動時のジョブネットおよびジョブの実行抑止 181
- 7.2.2 運用中のジョブネットおよびジョブの実行抑止 182
- 7.3 実行登録中にジョブネットの定義を切り替える 183
- 7.3.1 リリース登録までの流れ 183
- 7.3.2 リリース登録 183
- 7.3.3 リリース登録後のジョブネット定義の状態 186
- 7.3.4 リリースのタイミング 188
- 7.3.5 リリース情報の表示 197
- 7.3.6 リリース登録後の実行予定の確認 197
- 7.3.7 リリース中止 199
- 7.3.8 ジョブネットリリース機能の運用方法 201
- 7.4 実行登録中にユニット定義情報を変更する 212
- 7.4.1 実行登録中に変更したユニット定義情報を有効にする設定で有効になるユニット定義情報について 214
- 7.4.2 実行登録中に変更したユニット定義情報を有効にする 215
- 7.5 スケジューラーサービスだけを起動・停止する 217
- 7.5.1 スケジューラーサービスを起動する 217
- 7.5.2 スケジューラーサービスを停止する 218
- 7.6 スケジューラーサービスのローカル日時を定義する 219
- 7.7 スケジューラーログを交代する 221
- 7.8 実行エージェントの情報を変更する 224
- 7.8.1 実行エージェントを追加・削除・変更する 224
- 7.8.2 実行エージェントを一括定義する 225
- 7.9 JP1/AJS3 が動作しているホストの設定を変更する 226
- 7.9.1 JP1/AJS3 が動作しているホストの名称を変更する 226
- 7.9.2 JP1/AJS3 が動作しているホストの IP アドレスを変更する 235

- 7.9.3 システムの日時を変更する 241
 - 7.9.4 夏時間対応のタイムゾーンで JP1/AJS3 を運用する 243
 - 7.9.5 イベントジョブを使用した DNS 運用時に FQDN 形式のホスト名での運用に変更する 249
 - 7.9.6 システムの言語環境を変更する 251
 - 7.10 運用プロファイルの設定を変更する 255
 - 7.10.1 運用プロファイルの設定変更が反映されるタイミング 255
 - 7.10.2 運用プロファイルの設定変更の手順 256
 - 7.10.3 実行エージェントプロファイルの設定変更 258
 - 7.10.4 ユニット属性プロファイルの設定変更 260
 - 7.11 接続元制限の設定を変更する 265
 - 7.11.1 接続元制限の有効と無効を切り替える 265
 - 7.11.2 JP1/AJS3 への接続を許可する接続元を変更する 266
 - 7.12 SSL 通信の設定を変更する 270
 - 7.12.1 SSL 通信の有効と無効を切り替える 270
 - 7.12.2 SSL 通信を有効にしているシステムの構成を変更する 271
 - 7.13 QUEUE ジョブ、サブミットジョブの実行環境を変更する 272
 - 7.13.1 エージェントホストおよびキューを追加・削除・変更する 272
 - 7.13.2 デフォルトキューおよびキューを接続解除・接続する 273
 - 7.13.3 排他実行リソースを変更する 273
- 8 さまざまな運用方法 274**
- 8.1 起動条件に関する運用方法 275
 - 8.1.1 起動条件監視中のジョブネットの停止 275
 - 8.1.2 実行登録後に起動条件に定義したイベントジョブの定義を変更する 277
 - 8.2 イベントジョブに関する運用方法 279
 - 8.2.1 JP1/AJS3 のサービスが停止してもイベントジョブの実行を継続させる 279
 - 8.3 待ち合わせ条件に関する運用方法 283
 - 8.3.1 待ち合わせ条件の設定を一時的に変更する 283
 - 8.3.2 登録解除しないで待ち合わせ条件の定義を変更する 283
 - 8.3.3 待ち合わせ対象ユニットの状態および待ち合わせ状態から、待ち合わせの状況を確認する 284
 - 8.3.4 待ち合わせ条件付きユニットを検索する 285
- 9 データベースのメンテナンス 286**
- 9.1 メンテナンス時期の見積もり 287
 - 9.1.1 データベース領域の解析 287
 - 9.1.2 領域不足のメッセージ 288
 - 9.2 メンテナンスの実行 289
 - 9.2.1 自動メンテナンス機能を使用する場合 289
 - 9.2.2 ajsembdbreclaim コマンドを実行する場合 289

- 9.2.3 データベースを再編成する場合 291
- 9.3 QUEUE ジョブ, サブミットジョブを使用している場合のデータベース再編成 301
- 9.3.1 ISAM データベースの再編成 301

10 クラスタシステムでの運用 305

- 10.1 クラスタシステムの概要 306
 - 10.1.1 JP1/AJS3 のクラスタシステムでの前提条件とサポート範囲 307
 - 10.1.2 JP1/AJS3 がサポートするシステム構成 310
 - 10.1.3 JP1/AJS3 - Web Console がサポートするクラスタ構成 313
- 10.2 障害発生時の系切り替えの流れ 317
 - 10.2.1 JP1/AJS3 - Manager に障害が発生した場合のフェールオーバー 317
 - 10.2.2 JP1/AJS3 - Agent に障害が発生した場合のフェールオーバー 319
 - 10.2.3 JP1/AJS3 - Web Console に障害が発生した場合のフェールオーバー 321
- 10.3 クラスタシステムでの JP1/AJS3 のプロセス監視 322
 - 10.3.1 JP1/AJS3 のプロセス監視 322
 - 10.3.2 JP1/AJS3 のプロセスの動作監視中に異常を検知した場合の対処 322
- 10.4 クラスタシステム対応のユーティリティ (UNIX 限定) 323
 - 10.4.1 JP1/AJS3 強制停止シェルスクリプト (jajs_killall.cluster コマンド) 323
- 10.5 非クラスタ環境での論理ホスト運用 325
 - 10.5.1 非クラスタ環境の論理ホストを運用する場合の見積もり 326
 - 10.5.2 非クラスタ環境で論理ホストを運用する場合の設定 326
 - 10.5.3 非クラスタ環境の論理ホスト上での運用 328
- 10.6 クラスタシステムでの注意事項 337
 - 10.6.1 クラスタシステム運用時の注意事項 337

11 JP1/AJS3 のディザスター・リカバリー 342

- 11.1 JP1/AJS3 のディザスター・リカバリー運用 343
 - 11.1.1 ディザスター・リカバリーの仕組み 343
 - 11.1.2 ディザスター・リカバリー運用の前提条件とサポート範囲 346
 - 11.1.3 JP1/AJS3 が対応するディザスター・リカバリーのシステム構成 347
 - 11.1.4 JP1/AJS3 の共有ディレクトリの情報以外で業務に必要なデータの配置 353
- 11.2 運用の切り替え 356
 - 11.2.1 リモートサイトに運用を切り替える 356
 - 11.2.2 メインサイトを再構築する 370
 - 11.2.3 メインサイトに運用を切り戻す 371
- 11.3 ディザスター・リカバリー運用中の設定変更 377
 - 11.3.1 ディザスター・リカバリー運用設定変更の種類 377
 - 11.3.2 ディザスター・リカバリー運用設定変更の手順 379
- 11.4 ディザスター・リカバリー運用をやめる場合の操作 382

- 11.4.1 ディザスター・リカバリー運用をやめる場合の操作（メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名が別名するとき） 382
- 11.4.2 ディザスター・リカバリー運用をやめる場合の操作（メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名が同一名するとき） 383

12 外部 DB を利用する構成での運用 384

- 12.1 ODBC の設定と ODBC ファイルデータソースの設定情報の変更 385
 - 12.1.1 セットアップ時 (jajs_setup コマンド) に指定した項目の変更手順 385
 - 12.1.2 ODBC ファイルデータソースに指定した項目の変更手順 387
- 12.2 外部 DB を利用する場合の障害からの復旧 389
 - 12.2.1 外部 DB と接続している JP1/AJS3 のシステム障害から復旧するための準備 389
 - 12.2.2 外部 DB と接続している JP1/AJS3 のシステム障害から復旧するための手順 392
 - 12.2.3 データベースの障害から復旧する場合の準備 395
 - 12.2.4 データベースの障害から復旧する場合の手順 395
- 12.3 外部 DB から組み込み DB に戻す場合の操作 399
- 12.4 外部 DB を利用する JP1/AJS3 が動作しているホストの設定を変更する 402

13 ケーススタディ 403

- 13.1 ケーススタディの事例一覧 404
 - 13.1.1 ユーザーごとのジョブの稼働実績を知りたい 404
 - 13.1.2 実行エージェントの指定誤りなどによる、不正なジョブ実行を防止したい 408
 - 13.1.3 毎日実行するジョブの実行結果を、日付ごとに異なるファイル名で保存したい 412
 - 13.1.4 リリース登録によって削除された一時変更をリリース登録後の実行予定に対して再反映したい 414
 - 13.1.5 マネージャー・エージェント構成でイベントジョブの実行先ホストにエイリアスホスト名を使用したい 418
 - 13.1.6 JP1/AJS3 - Manager の運用をジョブの実行だけに限定して使用するリソースを低減したい 420
 - 13.1.7 1 台のマネージャーホストで、スケジューラーサービスごとに業務の運用を独立させたい 425
 - 13.1.8 JP1/AJS3 - View で定義済みのユニットを編集して、編集前後の定義内容を比較したい 439
 - 13.1.9 クラウドのオートスケール環境でジョブを実行したい 447
 - 13.1.10 一つのジョブを、複数のエージェントホストで実行したい 451
 - 13.1.11 Web GUI (ジョブポータル) やユーザーアプリケーションでできる操作を制限したい 456
 - 13.1.12 JP1/AJS3 の稼働状況を可視化したい 467
 - 13.1.13 JP1/AJS3 の状態を Web GUI で確認したい 469

付録 474

- 付録 A JP1/AJS3 が発行する JP1 イベント 475
 - 付録 A.1 JP1 イベント一覧 475
 - 付録 A.2 JP1 イベントの属性 481
- 付録 B データベースのバックアップとリカバリー 607
 - 付録 B.1 システムログを使用しない運用でのバックアップとリカバリー 607
 - 付録 B.2 アンロードログ運用でのバックアップとリカバリー 611

付録 C	各バージョンの変更内容	620
付録 D	このマニュアルの参考情報	621
付録 E	用語解説	622

索引 623

1


JP1/AJS3 を使用したシステム運用の概要

この章では、JP1/AJS3 を使用したシステム運用の概要について説明します。

1.1 運用サイクルの例

JP1/AJS3 を使用したシステムの代表的な運用サイクル例を、次の図に示します。

図 1-1 運用サイクル例



1.2 運用中に実施する作業内容

JP1/AJS3 の運用中に実施する作業内容の一覧と、このマニュアルでの説明個所の対応を次の表に示します。業務に関する作業と、システムに関する作業に大別されます。

表 1-1 運用中に実施する作業内容と記載個所

運用中に実施する作業内容	記載個所	
日々の業務の運用に関する内容	実行結果の確認（正常終了，異常終了） 実行時間や遅延（開始遅延，終了遅延）の監視	「4. ジョブネットの監視」
	運用中の定義変更 <ul style="list-style-type: none"> • ジョブやジョブネットの実行抑止 • 運用中のジョブネット定義の変更など 	「7. 運用中の設定変更」
システムの運用に関する内容	バックアップ（継続性）とリカバリー <ul style="list-style-type: none"> • JP1/AJS3 を使用するシステムの設定情報のバックアップとリカバリー，およびシステム全体のバックアップとリカバリー • データベースのバックアップとリカバリー • ジョブネットの退避と回復 	「2. バックアップとリカバリー」 「付録 B データベースのバックアップとリカバリー」 「3. ジョブネットの退避・回復」
	稼働状況の監視 <ul style="list-style-type: none"> • ログファイルのサイズと出力されるログ情報 • データベースの使用状況 • JP1/AJS3 の稼働状況 	「5. 稼働状況の監視」
	サービスの起動と停止	「6. JP1/AJS3 のサービスの起動と停止」
	運用中の設定変更 <ul style="list-style-type: none"> • ジョブ実行環境（実行エージェント情報）の変更 • ホスト名や IP アドレスの変更など 	「7. 運用中の設定変更」
	長時間運用するための作業（メンテナンス）	「9. データベースのメンテナンス」
	クラスタシステムでの運用（可用性）	「10. クラスタシステムでの運用」
	ディザスター・リカバリー運用	「11. JP1/AJS3 のディザスター・リカバリー」
	外部 DB 利用時の運用	「12. 外部 DB を利用する構成での運用」

運用中に実施する作業内容		記載箇所
運用ノウハウ	JP1/AJS3 を運用するためのノウハウの紹介	「8. さまざまな運用方法」
	JP1/AJS3 の運用例や課題の解決方法の紹介	「13. ケーススタディ」

2

バックアップとリカバリー

この章では、JP1/AJS3 を使用するシステムのバックアップおよびリカバリーについて説明します。ここでの説明を基に、システム全体のバックアップ計画の一部として、JP1 のバックアップ・リカバリーを実施してください。

2.1 バックアップとリカバリーの概要

この節では、バックアップおよびリカバリーの大まかな流れを説明します。

個々のプログラム (JP1/Base, JP1/AJS3 - Manager, JP1/AJS3 - Agent, JP1/AJS3 - View) のバックアップ方法およびリカバリー方法の記載個所を次に示します。システム全体のバックアップ方法およびリカバリー方法については、「2.4 システム全体のバックアップとリカバリー」を参照してください。運用中の組み込み DB 単位でのバックアップ方法およびリカバリー方法については、「2.5 バックアップ強化機能を使用した JP1/AJS3 - Manager のバックアップとリカバリー」を参照してください。

表 2-1 バックアップ方法およびリカバリー方法の記載個所

設定情報	設定情報詳細	マニュアルの記載個所	
		バックアップの方法	リカバリーの方法
JP1/Base の設定情報	マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。	2.2.2	2.3.3
JP1/AJS3 - Manager の設定情報	JP1/AJS3 で使用するファイル	2.2.3(1)	2.3.4(3)
	実行エージェントの情報	2.2.3(2)	2.3.4(8)
	QUEUE ジョブ, サブミットジョブの実行環境定義	2.2.3(3)	2.3.4(6)
	ルートジョブグループ以外のユニット定義	2.2.3(4)(a)	2.3.4(9)(a)
	ルートジョブグループの情報	2.2.3(4)(b)	2.3.4(9)(b)
	ルートジョブグループのカレンダー情報	2.2.3(4)(c)	2.3.4(9)(c)
	ルートジョブネットの実行登録状態	3.4.4	3.4.5
JP1/AJS3 - Agent の設定情報	JP1/AJS3 で使用するファイル	2.2.4(1)	2.3.5(3)
JP1/AJS3 - View の設定情報	環境設定ファイル	2.2.5(1)	2.3.6(2)
	カスタムジョブアイコン	2.2.5(2)	2.3.6(3)
	アイコンイメージフォルダ	2.2.5(3)	2.3.6(4)
JP1/AJS3 - Web Console の設定情報	JP1/AJS3 で使用するファイル	2.2.6(1)	2.3.7(3)
その他の設定情報	サービスのアカウント※1	2.2.7(1)(a)	2.3.8(1)(a)
	ログインスクリプト※2	2.2.7(2)(a)	2.3.8(2)(a)
	カーネルパラメーターの調整値※2	2.2.7(2)(b)	2.3.8(2)(b)
	トラブルシュート資料採取ツール	2.2.7(1)(b)	2.3.8(1)(b)

設定情報	設定情報詳細	マニュアルの記載箇所	
		バックアップの方法	リカバリーの方法
その他の設定情報	トラブルシュート資料採取ツール	2.2.7(2)(c)	2.3.8(2)(c)
	クラスタ対応ツール	2.2.7(1)(c)	2.3.8(1)(c)
		2.2.7(2)(d)	2.3.8(2)(d)
	メールシステムとの連携用のユーザー作成ツール※2	2.2.7(2)(e)	2.3.8(2)(e)
HTTP 接続ジョブで使用するファイル	2.2.7(1)(d)	2.3.8(1)(e)	
	2.2.7(2)(f)	2.3.8(2)(g)	

注※1

Windows の場合だけです。

注※2

UNIX の場合だけです。

2.2 JP1/AJS3 を使用するシステムの設定情報のバックアップ

ここでは、JP1/AJS3 を使用するシステムをリカバリーするときに必要な設定情報のバックアップ方法について説明します。

バックアップ方法は、JP1/Base, JP1/AJS3 - Manager, JP1/AJS3 - Agent, JP1/AJS3 - View, JP1/AJS3 - Web Console に分けて記述します。使用している製品に合わせて、手順を組み合わせてください。

なお、JP1/AJS3 - Manager または JP1/AJS3 - Agent をバックアップする場合は、必ず JP1/Base も同時にバックアップしてください。JP1/AJS3 - Web Console をインストールしているホストに JP1/AJS3 - Manager もインストールしている場合は、必ず JP1/AJS3 - Manager もバックアップしてください。

また、バックアップ方法は、物理ホスト環境、論理ホスト環境（クラスタシステム用）の両方を記述しています。それぞれの環境をバックアップしてください。例えば、物理ホスト環境と一つの論理ホスト環境がある場合は、物理ホスト環境をバックアップしたあと、論理ホスト環境をバックアップしてください。

注意事項

JP1/AJS3 を使用するシステムの設定を変更した場合は、ここで説明する手順でバックアップしてください。

バックアップする際は、必ず OS の Administrators 権限（Windows の場合）またはスーパーユーザー権限（UNIX の場合）を持つユーザーが実施してください。


2.2.1 バックアップの概要

バックアップの概要を次に示します。

(1) バックアップの流れ

バックアップの流れを次の図に示します。

図 2-1 バックアップの流れ



注※1 JP1/AJS3 - AgentまたはJP1/AJS3 - Web Consoleの場合は、「ファイルのバックアップ」だけをしてください。

注※2 必要に応じてバックアップしてください。

注※3 スケジューラーサービスごとにバックアップしてください。

注※4 システム環境の設定（Windowsの場合はサービスのアカウントなど、UNIXの場合はカーネルパラメーターなど）を記録してください。

(2) バックアップの流れ（クラスタシステム運用の場合）


クラスタ構成で運用している場合のバックアップの方法を説明します。

(a) 物理ホスト環境のバックアップ

物理ホスト環境をバックアップする場合は、物理ホスト環境の設定情報を次の手順でバックアップしてください。

なお、バックアップは実行系と待機系の各ホストで実施してください。

図 2-2 物理ホスト環境のバックアップ手順



注※1 JP1/AJS3 - AgentまたはJP1/AJS3 - Web Consoleの場合は、「ファイルのバックアップ」だけをしてください。

注※2 作成している場合は、必要に応じてバックアップしてください。

注※3 スケジューラーサービスごとにバックアップしてください。


注※4 システム環境の設定（Windowsの場合はサービスのアカウントなど、UNIXの場合はカーネルパラメーターなど）を記録してください。

(b) 論理ホスト環境のバックアップ

論理ホスト環境をバックアップする場合は、論理ホスト環境ごとの設定情報を次の手順でバックアップしてください。

なお、バックアップは実行系ホストだけで実施してください。待機系ホストでは、実行系ホストでバックアップした情報を使って復旧できます。

図 2-3 論理ホスト環境のバックアップ手順



注※1 JP1共通定義情報のバックアップでは、論理ホストの定義情報だけでなく物理ホスト(JP1_DEFAULT)の定義情報もバックアップしてください。

注※2 JP1/AJS3 - AgentまたはJP1/AJS3 - Web Consoleの場合は、「ファイルのバックアップ」だけをしてください。

注※3 作成している場合は、必要に応じてバックアップしてください。

注※4 スケジューラーサービスごとにバックアップしてください。

注※5 システム環境の設定 (Windowsの場合はサービスのアカウントなど、UNIXの場合はカーネルパラメーターなど) を記録してください。
また、メール連携、メッセージキュー連携、JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM Software連携機能を使用している場合は、再度連携するためのセットアップをしてください。

2.2.2 JP1/Base の設定情報のバックアップ

JP1/Base の設定情報のバックアップとして、JP1/Base のユーザーが設定する定義ファイルのバックアップがあります。JP1/Base のユーザーが設定する定義ファイルのバックアップ方法については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

なお、JP1/AJS3 の共通定義情報を個別に取得する場合は、次の手順でバックアップしてください。

(1) JP1/AJS3 - Manager の共通定義情報

次のコマンドを実行して JP1/AJS3 - Manager の共通定義情報を取得します。

```
jbsgetcnf [-h 論理ホスト名] -c JP1AJS2 > JP1AJS2の退避ファイル
jbsgetcnf [-h 論理ホスト名] -c JP1NBQAGENT > JP1NBQAGENTの退避ファイル
jbsgetcnf [-h 論理ホスト名] -c JP1NBQMANAGER > JP1NBQMANAGERの退避ファイル
jbsgetcnf [-h 論理ホスト名] -c JP1NBQCLIENT > JP1NBQCLIENTの退避ファイル
```

```

jbsgetcnf [-h 論理ホスト名] -c JP1NBQNOTIFY > JP1NBQNOTIFYの退避ファイル
jbsgetcnf [-h 論理ホスト名] -c JP1AOMMANAGER > JP1AOMMANAGERの退避ファイル
jbsgetcnf [-h 論理ホスト名] -c JP1AOMAGENT > JP1AOMAGENTの退避ファイル
jbsgetcnf [-h 論理ホスト名] -c JP1AJSMANAGER > JP1AJSMANAGERの退避ファイル
jbsgetcnf [-h 論理ホスト名] -c JP1AJS2COMMON > JP1AJS2COMMONの退避ファイル※1
jbsgetcnf [-h 論理ホスト名] -c JP1QLAGENT > JP1QLAGENTの退避ファイル※2
jbsgetcnf [-h 論理ホスト名] -c JP1AJS2CONSOLEMANAGER > JP1AJS2CONSOLEMANAGERの退避ファイル※3
jbsgetcnf -c JP1AJS2CONSOLEAGENT > JP1AJS2CONSOLEAGENTの退避ファイル※3, ※4

```

注※1

jajs_config コマンドまたはjbssetcnf コマンドで[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2COMMON]配下の環境設定パラメーターを追加している場合は定義キーがあります。バックアップを実施してください。環境設定パラメーターについては、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.11.1 JP1/AJS3 共通情報の環境設定パラメーター一覧」を参照してください。

注※2

キューレスジョブ実行環境をセットアップしている場合は定義キーがあるため、バックアップを実施してください。

注※3

Version 10 以前との互換機能として、JP1/AJS3 Console 機能を使用している場合は定義キーがあるため、バックアップを実施してください。

注※4

JP1AJS2CONSOLEAGENT は、物理ホストの共通定義情報だけをバックアップしてください。

(2) JP1/AJS3 - Agent の共通定義情報

次のコマンドを実行して JP1/AJS3 - Agent の共通定義情報を取得します。

```

jbsgetcnf [-h 論理ホスト名] -c JP1AJS2 > JP1AJS2の退避ファイル
jbsgetcnf [-h 論理ホスト名] -c JP1NBQAGENT > JP1NBQAGENTの退避ファイル
jbsgetcnf [-h 論理ホスト名] -c JP1NBQCLIENT > JP1NBQCLIENTの退避ファイル
jbsgetcnf [-h 論理ホスト名] -c JP1NBQNOTIFY > JP1NBQNOTIFYの退避ファイル
jbsgetcnf [-h 論理ホスト名] -c JP1AOMAGENT > JP1AOMAGENTの退避ファイル
jbsgetcnf [-h 論理ホスト名] -c JP1AJS2COMMON > JP1AJS2COMMONの退避ファイル※1
jbsgetcnf [-h 論理ホスト名] -c JP1QLAGENT > JP1QLAGENTの退避ファイル※2

```

注※1

jajs_config コマンドまたはjbssetcnf コマンドで[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2COMMON]配下の環境設定パラメーターを追加している場合は定義キーがあります。バックアップを実施してください。環境設定パラメーターについては、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.11.1 JP1/AJS3 共通情報の環境設定パラメーター一覧」を参照してください。

注※2

キューレスジョブ実行環境をセットアップしている場合は定義キーがあるため、バックアップを実施してください。

(3) バックアップする際の注意事項

- 物理ホストと論理ホストの両方の共通定義情報を取得してください。
- 論理ホストの共通定義情報を取得する場合は、物理ホストの共通定義情報とは別のファイルに退避してください。この際、退避ファイルの名前が重複しないように注意してください。
- 論理ホスト名は大文字と小文字を合わせて指定してください。
- jbsgetcnf コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

2.2.3 JP1/AJS3 - Manager の設定情報のバックアップ

JP1/AJS3 - Manager をバックアップする場合は、JP1/Base も同時にバックアップしてください。

JP1/AJS3 - Manager の設定情報をバックアップする場合に、必要な作業を次に示します。

- JP1/AJS3 で使用するファイルのバックアップ
- 実行エージェント情報のバックアップ
- QUEUE ジョブ、サブミットジョブの実行環境定義のバックアップ (QUEUE ジョブ、サブミットジョブを使用している場合だけ)
- ユニット定義のバックアップ

次に、JP1/AJS3 - Manager の設定情報のバックアップに必要な作業について説明します。

(1) JP1/AJS3 で使用するファイルのバックアップ

JP1/AJS3 - Manager で使用するファイルを、物理ホスト・論理ホスト単位に、任意の方法でバックアップしてください。

バックアップの対象となるファイルは、Windows と UNIX では異なるため、それぞれの場合に分けて説明します。

(a) Windows の場合

JP1/AJS3 - Manager のバックアップ対象ファイルを次の表に示します。

表 2-2 JP1/AJS3 - Manager のバックアップ対象ファイル (Windows の場合)

ファイル名	内容
JP1/AJS3 フォルダ※1¥jplajs_env.conf	JP1/AJS3 環境定義ファイル
JP1/AJS3 フォルダ※1¥ajsprof_スケジューラーサービス名_agent.conf※2	実行エージェントプロファイル

ファイル名	内容
JP1/AJS3 フォルダ ^{※1} ¥ajsprof_スケジューラーサービス名_unit.conf ^{※2}	ユニット属性プロファイル
JP1/AJS3 フォルダ ^{※1} ¥jplajs_spmd.conf	JP1/AJS3 起動プロセス定義ファイル (システム管理)
JP1/AJS3 フォルダ ^{※1} ¥jplajs_service_0700.conf	JP1/AJS3 用拡張起動プロセス定義ファイル (システム管理)
JP1/AJS3 フォルダ ^{※1} ¥jplajs_dbmd.conf	JP1/AJS3 起動プロセス定義ファイル (DB 管理)
JP1/AJS3 フォルダ ^{※1} ¥jplajs_dbmd_0700.conf	JP1/AJS3 用拡張起動プロセス定義ファイル (DB 管理)
JP1/AJS3 フォルダ ^{※1} ¥jplajs_hstd.conf	JP1/AJS3 起動プロセス定義ファイル (ホストサービス管理)
JP1/AJS3 フォルダ ^{※1} ¥jplajs_hstd_0700.conf	JP1/AJS3 用拡張起動プロセス定義ファイル (ホストサービス管理)
JP1/AJS3 フォルダ ^{※1} ¥jplajs_agtd.conf	JP1/AJS3 起動プロセス定義ファイル (エージェントサービス管理)
JP1/AJS3 フォルダ ^{※1} ¥jplajs_agtd_0700.conf	JP1/AJS3 用拡張起動プロセス定義ファイル (エージェントサービス管理)
JP1/AJS3 フォルダ ^{※1} ¥jplajs_schd.conf	JP1/AJS3 起動プロセス定義ファイル (スケジューラーサービス管理)
JP1/AJS3 フォルダ ^{※1} ¥jplajs_schd_0700.conf	JP1/AJS3 用拡張起動プロセス定義ファイル (スケジューラーサービス管理)
JP1/AJS3 フォルダ ^{※1} ¥jplajs_spmd_pre.conf ^{※2}	JP1/AJS3 事前起動プロセス定義ファイル
JP1/AJS3 フォルダ ^{※1} ¥permitted_host_manager.conf ^{※2}	マネージャー用接続許可設定ファイル
JP1/AJS3 フォルダ ^{※1} ¥permitted_host_agent.conf ^{※2}	エージェント用接続許可設定ファイル
JP1/AJS3 フォルダ ^{※1} ¥jppqsetup.conf ^{※3}	QUEUE ジョブ, サブミットジョブ実行環境構成定義ファイル
JP1/AJS3 データフォルダ ^{※4} ¥conf¥profiles ^{※5}	JP1/AJS3 - View のカスタマイズ情報を格納するフォルダ
JP1/AJS3 - Manager のインストール先フォルダ¥conf¥jpoov.conf ^{※2}	HP NNM 連携用定義ファイル
プロファイル格納フォルダ ^{※6} ¥sys¥prf 配下のフォルダおよびファイル	Outlook を使用しないでメールを送信する場合のプロファイル

注※1

「JP1/AJS3 フォルダ」の部分は次のフォルダに置き換えてください。

- 物理ホストの場合：JP1/AJS3 - Manager のインストール先フォルダ¥conf
- 論理ホストの場合：共有フォルダ¥jplajs2¥conf

注※2

機能を使用していない場合、ファイルはありません。

注※3

任意の定義ファイルを使ってjqimport コマンドを実行している場合は、後述する QUEUE ジョブ、サブミットジョブの実行環境定義をバックアップしてから、ファイルをバックアップしてください。

注※4

「JP1/AJS3 データフォルダ」の部分は次のフォルダに置き換えてください。

- 物理ホストの場合：

インストール先フォルダがデフォルトまたはシステムで保護されたフォルダ配下のとき	%ALLUSERSPROFILE%\Hitachi\JP1\JP1_DEFAULT\JP1AJS2
インストール先フォルダが上記以外のとき	JP1/AJS3 - Manager のインストール先フォルダ

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ\ProgramData」です。

「システムで保護されたフォルダ」とは、次のパスを指します。

- 「システムドライブ\Windows」配下
- 「システムドライブ\Program Files」配下
- 「システムドライブ\Program Files (x86)」配下
- 論理ホストの場合：共有フォルダ\jp1ajs2

注※5

次のファイルを利用している場合は、フォルダごとバックアップしてください。

- ユーザー共通プロファイル
- JP1/AJS3 - View のウィンドウのメニューを不活性にするカスタマイズファイル (jajsDisableMenu)
- 実行許可コマンド設定ファイル (jajsExecutableCommand)

注※6

「プロファイル格納フォルダ」の部分は、定義キー[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}\JP1AOMAGENT]の環境設定パラメーターWaitInfFileOutDir に設定している値に置き換えてください。環境設定パラメーターWaitInfFileOutDir については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.6.2(16) WaitInfFileOutDir (エージェントプロセス用)」を参照してください。

Outlook を使用しないでメールを送信するためのセットアップをしていない場合、フォルダおよびファイルはありません。

(b) UNIX の場合

JP1/AJS3 - Manager のバックアップ対象ファイルを次の表に示します。

表 2-3 JP1/AJS3 - Manager のバックアップ対象ファイル (UNIX の場合)

ファイル名	内容
JP1/AJS3 ディレクトリ※ ¹ /AJS3_Schedule.conf	スケジューラーサービス環境設定ファイル
JP1/AJS3 ディレクトリ※ ¹ /AJS3_EVAction.conf	イベント・アクション実行環境設定ファイル
JP1/AJS3 ディレクトリ※ ¹ /AJS3_Queue.conf	ジョブ実行環境設定ファイル
JP1/AJS3 ディレクトリ※ ¹ /jplajs_env.conf	JP1/AJS3 環境定義ファイル
JP1/AJS3 ディレクトリ※ ¹ /ajsprof_スケジューラーサービス名_agent.conf※ ²	実行エージェントプロファイル
JP1/AJS3 ディレクトリ※ ¹ /ajsprof_スケジューラーサービス名_unit.conf※ ²	ユニット属性プロファイル
JP1/AJS3 ディレクトリ※ ¹ /jplajs_spmf.conf	JP1/AJS3 起動プロセス定義ファイル (システム管理)
JP1/AJS3 ディレクトリ※ ¹ /jplajs_service_0700.conf	JP1/AJS3 用拡張起動プロセス定義ファイル (システム管理)
JP1/AJS3 ディレクトリ※ ¹ /jplajs_spmf_pre.conf※ ²	JP1/AJS3 事前起動プロセス定義ファイル
JP1/AJS3 ディレクトリ※ ¹ /jplajs_dbmf.conf	JP1/AJS3 起動プロセス定義ファイル (DB 管理)
JP1/AJS3 ディレクトリ※ ¹ /jplajs_dbmf_0700.conf	JP1/AJS3 用拡張起動プロセス定義ファイル (DB 管理)
JP1/AJS3 ディレクトリ※ ¹ /jplajs_hstd.conf	JP1/AJS3 起動プロセス定義ファイル (ホストサービス管理)
JP1/AJS3 ディレクトリ※ ¹ /jplajs_hstd_0700.conf	JP1/AJS3 用拡張起動プロセス定義ファイル (ホストサービス管理)
JP1/AJS3 ディレクトリ※ ¹ /jplajs_agtd.conf	JP1/AJS3 起動プロセス定義ファイル (エージェントサービス管理)
JP1/AJS3 ディレクトリ※ ¹ /jplajs_agtd_0700.conf	JP1/AJS3 用拡張起動プロセス定義ファイル (エージェントサービス管理)
JP1/AJS3 ディレクトリ※ ¹ /jplajs_schd.conf	JP1/AJS3 起動プロセス定義ファイル (スケジューラーサービス管理)
JP1/AJS3 ディレクトリ※ ¹ /jplajs_schd_0700.conf	JP1/AJS3 用拡張起動プロセス定義ファイル (スケジューラーサービス管理)
JP1/AJS3 ディレクトリ※ ¹ /Agent.conf	エージェント管理制御設定ファイル
JP1/AJS3 ディレクトリ※ ¹ /Schedule.conf※ ³	スケジューラーサービス環境設定ファイル (JP1/AJS2 - Manager 互換用)
JP1/AJS3 ディレクトリ※ ¹ /EVAction.conf※ ³	イベント・アクション実行環境設定ファイル (JP1/AJS2 - Manager 互換用)
JP1/AJS3 ディレクトリ※ ¹ /profiles※ ⁴	JP1/AJS3 - View のカスタマイズ情報を格納するディレクトリ
JP1/AJS3 ディレクトリ※ ¹ /permitted_host_manager.conf※ ²	マネージャー用接続許可設定ファイル
JP1/AJS3 ディレクトリ※ ¹ /permitted_host_agent.conf※ ²	エージェント用接続許可設定ファイル

ファイル名	内容
JP1/AJS3 ディレクトリ ^{※1} /Queue.conf ^{※3}	ジョブ実行環境設定ファイル (JP1/AJS2 - Manager 互換用)
JP1/AJS3 ディレクトリ ^{※1} /jpsqsetup.conf ^{※5}	QUEUE ジョブ, サブミットジョブ実行環境構成定義ファイル
JP1/AJS3 ディレクトリ ^{※1} /Queueless.conf	キューレスジョブ実行環境設定ファイル
/etc/opt/jp1ajs2/jajs_start	自動起動スクリプト ^{※6}
/etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop	自動停止スクリプト ^{※6}
/etc/opt/jp1ajs2/jajs_start.cluster	論理ホスト起動スクリプト ^{※6}
/etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop.cluster	論理ホスト停止スクリプト ^{※6}
/etc/opt/jp1ajs2/jajs_killall.cluster	論理ホスト強制停止スクリプト ^{※6}
/etc/opt/jp1ajs2/conf/jpooov.conf ^{※2}	HP NNM 連携用定義ファイル

注※1

「JP1/AJS3 ディレクトリ」の部分は次のディレクトリに置き換えてください。

- 物理ホストの場合：/etc/opt/jp1ajs2/conf
- 論理ホストの場合：共有ディレクトリ/jp1ajs2/conf

注※2

機能を使用していない場合、ファイルはありません。

注※3

バックアップした JP1/AJS2 - Manager 互換用の環境設定ファイルです。リカバリー先の JP1/AJS3 - Manager の構成が標準構成の場合は、使用しません。

注※4

次のファイルを利用している場合は、ディレクトリごとバックアップしてください。

- ユーザー共通プロファイル
- JP1/AJS3 - View のウィンドウのメニューを不活性にするカスタマイズファイル (jajsDisableMenu)
- 実行許可コマンド設定ファイル (jajsExecutableCommand)

注※5

任意の定義ファイルを使って jpsqimport コマンドを実行している場合は、後述する QUEUE ジョブ、サブミットジョブ実行環境定義をバックアップしてから、ファイルをバックアップしてください。

注※6

スクリプトは、必要に応じてバックアップしてください。

(2) 実行エージェント情報のバックアップ

実行エージェント情報のバックアップに必要な作業について説明します。

次のコマンドを実行して、実行エージェントまたは実行エージェントグループの定義情報を任意の実行エージェント定義ファイルにバックアップします。すべての実行エージェントおよび実行エージェントグループの定義情報を出力する場合は、`-l` オプションを指定します。

定義情報には、実行エージェント名や実行ホスト名、およびジョブ実行多重度などの定義が含まれます。

```
ajsagtprint [-h 論理ホスト名] {-a 実行エージェント名 | -g 実行エージェントグループ名 | -l}
> 実行エージェント定義ファイル
```

注意事項

実行エージェント情報をバックアップするときは、JP1/AJS3 サービスを起動しておいてください。

(3) QUEUE ジョブ、サブミットジョブ実行環境定義のバックアップ

QUEUE ジョブ、サブミットジョブの実行環境を作成する `jqimport` コマンドで任意の定義ファイルを使った場合は、ファイルの定義内容と実際の環境とが一致していないことがあります。この場合は、実際の QUEUE ジョブ、サブミットジョブ実行環境の定義を出力し、`jqsetup.conf` に定義してからバックアップします。

バックアップの手順を次に示します。

1. 次のコマンドを実行して、QUEUE ジョブ、サブミットジョブ実行環境の定義を出力する。

```
jqexport -dt isam -co ファイル名 -mh 論理ホスト名※
```

注※

物理ホストの場合は、「`-mh 論理ホスト名`」は指定しません。

注意事項

`jqimport` コマンドで設定するファイルは、一元管理のために `jqsetup.conf` を使用することを推奨します。

論理ホストの定義をバックアップする場合は、`-mh` オプションで論理ホスト名を指定します。

2. 出力ファイルの内容を `jqsetup.conf` にコピーする。

手順 1 の「ファイル名」に指定したファイルに QUEUE ジョブ、サブミットジョブ実行環境の定義が出力されます。出力ファイルの内容を `jqsetup.conf` にコピーしてください。

(4) ユニット定義のバックアップ

ジョブネットやカレンダーの定義情報のバックアップに必要な作業について説明します。スケジューラーサービス単位でバックアップしてください。

注意事項

このバックアップ手順だけ、論理ホスト単位ではなく、スケジューラーサービス単位です。スケジューラーサービスごとにバックアップしてください。

また、バックアップするときは、JP1/AJS3 サービスを起動しておいてください。

なお、ジョブネットの定義情報のバックアップについては、「3. ジョブネットの退避・回復」を参照してください。

(a) ルートジョブグループ以外のユニットの定義情報をバックアップする

次のコマンドを実行して、スケジューラーサービスにあるユニットの定義情報をバックアップします。定義情報には、各ユニットの基準時刻やコメントなどすべての定義が含まれます。ただし、ルートジョブグループ (/) の基準時刻、基準日、月区分などは含まれません。これらの情報は次に示す(b)、(c)の手順でバックアップしてください。

• Windows の場合

```
C:¥> ajsprint -F スケジューラーサービス名 -a /* > unitbackup.txt
```

• UNIX の場合

```
# ajsprint -F スケジューラーサービス名 -a '/*' > unitbackup.txt
```

なお、ユニットの定義が多い場合は、ジョブグループやジョブネット単位に分割してバックアップすることを検討してください。バックアップする単位ごとに、次のコマンドを実行してバックアップします。

```
ajsprint -F スケジューラーサービス名 -a /ユニット名 > ユニット名_backup.txt
```

注意事項

ajsprint コマンドで定義情報をバックアップするときは、環境設定パラメーターAJSPRINTNETSCHPRF に「no」を指定してバックアップしてください。環境設定パラメーターAJSPRINTNETSCHPRF については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.4.2(79) AJSPRINTNETSCHPRF」を参照してください。

(b) ルートジョブグループの情報をバックアップする

ルートジョブグループの次の情報を記録しておいてください。

- コメント
- 所有者
- JP1 資源グループ
- 基準時刻
- 基準日
- 月区分

(c) ルートジョブグループのカレンダー情報をバックアップする

次のコマンドを実行して、ルートジョブグループのカレンダー情報（運用日・休業日）をバックアップします。

```
ajsprint -F スケジューラーサービス名 -d / > rootcal.txt
```

注意事項

rootcal.txt にカレンダー情報が出力されていない場合は、リカバリーは不要です。

2.2.4 JP1/AJS3 - Agent の設定情報のバックアップ

JP1/AJS3 - Agent をバックアップする場合は、JP1/Base も同時にバックアップしてください。

JP1/AJS3 - Agent の設定情報をバックアップする場合に、必要な作業を次に示します。

- JP1/AJS3 で使用するファイルのバックアップ

次に、JP1/AJS3 - Agent の設定情報のバックアップに必要な作業について説明します。

(1) JP1/AJS3 で使用するファイルのバックアップ

JP1/AJS3 - Agent で使用するファイルを、物理ホスト・論理ホスト単位に、任意の方法でバックアップしてください。

バックアップの対象となるファイルは、Windows と UNIX では異なるため、それぞれの場合に分けて説明します。

(a) Windows の場合

JP1/AJS3 - Agent のバックアップ対象ファイルを次の表に示します。

表 2-4 JP1/AJS3 - Agent のバックアップ対象ファイル (Windows の場合)

ファイル名	内容
JP1/AJS3 フォルダ ^{※1} ¥jplajs_env.conf	JP1/AJS3 環境定義ファイル
JP1/AJS3 フォルダ ^{※1} ¥jplajs_spmd.conf	JP1/AJS3 プロセス管理定義ファイル
JP1/AJS3 フォルダ ^{※1} ¥jplajs_service_0700.conf	JP1/AJS3 用拡張起動プロセス定義ファイル
JP1/AJS3 フォルダ ^{※1} ¥permitted_host_agent.conf ^{※2}	エージェント用接続許可設定ファイル
JP1/AJS3 - Agent のインストール先フォルダ¥conf¥jpoov.conf ^{※2}	HP NNM 連携用定義ファイル
プロファイル格納フォルダ ^{※3} ¥sys¥prf 配下のフォルダおよびファイル	Outlook を使用しないでメールを送信する場合のプロファイル

注※1

「JP1/AJS3 フォルダ」の部分は次のフォルダに置き換えてください。

- 物理ホストの場合：JP1/AJS3 - Agent のインストール先フォルダ¥conf
- 論理ホストの場合：共有フォルダ¥jp1ajs2¥conf

注※2

機能を使用していない場合、ファイルはありません。

注※3

「プロファイル格納フォルダ」の部分は、定義キー[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AOMAGENT]の環境設定パラメーターWaitInfFileOutDir に設定している値に置き換えてください。環境設定パラメーターWaitInfFileOutDir については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.6.2(16) WaitInfFileOutDir (エージェントプロセス用)」を参照してください。

Outlook を使用しないでメールを送信するためのセットアップをしていない場合、フォルダおよびファイルはありません。

(b) UNIX の場合

JP1/AJS3 - Agent のバックアップ対象ファイルを次の表に示します。

表 2-5 JP1/AJS3 - Agent のバックアップ対象ファイル (UNIX の場合)

ファイル名	内容
JP1/AJS3 ディレクトリ※1/AJS3_EVAction.conf	イベント・アクション実行環境設定ファイル
JP1/AJS3 ディレクトリ※1/AJS3_Queue.conf	ジョブ実行環境設定ファイル
JP1/AJS3 ディレクトリ※1/jp1ajs_env.conf	JP1/AJS3 環境定義ファイル
JP1/AJS3 ディレクトリ※1/jp1ajs_spmd.conf	JP1/AJS3 プロセス管理定義ファイル
JP1/AJS3 ディレクトリ※1/jp1ajs_service_0700.conf	JP1/AJS3 用拡張起動プロセス定義ファイル
JP1/AJS3 ディレクトリ※1/EVAction.conf※2	イベント・アクション実行環境設定ファイル (JP1/AJS2 - Agent 互換用)
JP1/AJS3 ディレクトリ※1/Queue.conf※2	ジョブ実行環境設定ファイル (JP1/AJS2 - Agent 互換用)
JP1/AJS3 ディレクトリ※1/Queueless.conf	キューレスジョブ実行環境設定ファイル
JP1/AJS3 ディレクトリ※1/permitted_host_agent.conf※2	エージェント用接続許可設定ファイル
/etc/opt/jp1ajs2/jajs_start	自動起動スクリプト※3
/etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop	自動停止スクリプト※3
/etc/opt/jp1ajs2/jajs_start.cluster	論理ホスト起動スクリプト※3
/etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop.cluster	論理ホスト停止スクリプト※3

ファイル名	内容
/etc/opt/jp1ajs2/jajs_killall.cluster	論理ホスト強制停止スクリプト※3
/etc/opt/jp1ajs2/conf/jpooov.conf※4	HP NNM 連携用定義ファイル

注※1

「JP1/AJS3 ディレクトリ」の部分は次のディレクトリに置き換えてください。

- 物理ホストの場合：/etc/opt/jp1ajs2/conf
- 論理ホストの場合：共有ディレクトリ/jp1ajs2/conf

注※2

バックアップした JP1/AJS2 - Agent 互換用の環境設定ファイルは、リカバリー先の JP1/AJS3 - Agent が JP1/AJS2 - Agent からバージョンアップした場合にだけ使用します。

注※3

スクリプトは、必要に応じてバックアップしてください。

注※4

機能を使用していない場合、ファイルはありません。

2.2.5 JP1/AJS3 - View の設定情報のバックアップ

JP1/AJS3 - View の設定情報をバックアップする場合に、必要な作業を次に示します。

- 環境設定ファイルのバックアップ
- ユーザーが作成したカスタムジョブアイコンのバックアップ（カスタムジョブアイコンを作成している場合だけ）
- JP1/AJS3 - View 用にユーザーが作成したアイコンイメージフォルダのバックアップ（アイコンイメージフォルダを作成している場合だけ）

次に、JP1/AJS3 - View の設定情報のバックアップに必要な作業について説明します。

(1) JP1/AJS3 - View の環境設定ファイルのバックアップ

次の表に示す JP1/AJS3 - View の環境設定ファイルおよびフォルダを、バックアップしてください。

ファイルおよびフォルダをコピーするなど、バックアップの方法は任意です。

バックアップ対象ファイルおよびフォルダを次の表に示します。

表 2-6 JP1/AJS3 - View のバックアップ対象ファイルおよびフォルダ

ファイルおよびフォルダ名	内容
<ul style="list-style-type: none"> JP1/AJS3 - View のインストール先フォルダ¥conf¥ajs.conf JP1/AJS3 - View のインストール先フォルダ¥conf¥ajs2.conf %ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥conf¥default.conf¥2 %ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥conf¥(osusers)¥2, ¥3 %ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥conf¥ajs2view_common.conf¥2 %ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥conf¥JP1 ユーザー名¥2 JP1/AJS3 - View のインストール先フォルダ¥conf¥timezone %ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥conf¥JP1 ユーザー名¥ajs2view_command.conf JP1/AJS3 - View のインストール先フォルダ¥conf¥ssl¥nosslocalhost.conf 	JP1/AJS3 - View 環境設定ファイルおよびフォルダ
<ul style="list-style-type: none"> %ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥custom.dir¥*. ¥4 %ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥custom.dir¥extend¥2, ¥5 	JP1/AJS3 - View カスタムジョブ登録情報ファイルおよびフォルダ
<ul style="list-style-type: none"> JP1/AJS3 - View のインストール先フォルダ¥addin.dir 	JP1/AJS3 - View アドインプログラム登録情報フォルダ

注※1

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

注※2

設定内容によってはファイル・フォルダがない場合があります。その場合はバックアップする必要はありません。

注※3

リモートデスクトップ複数接続機能の設定ファイルです。リモートデスクトップ複数接続機能については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド 11.2.7 複数のリモートデスクトップ接続から同時に JP1/AJS3 - View を操作する」を参照してください。

注※4

次のフォルダおよびファイル以外をバックアップしてください。カスタムジョブを登録していない場合、バックアップする必要はありません。

<バックアップ対象外>

- ja フォルダ
- en フォルダ
- Cjobregm.exe
- Cjobregm.exe.1000
- CJNAME.cjx.model
- CJX.xsd

- *.dll
- *.olb
- *.tlb

注※5

JP1 ユーザーごとに異なるカスタムジョブを使用する機能が有効な場合に使用する、JP1/AJS3 - View カスタムジョブ登録情報フォルダです。JP1 ユーザーごとに異なるカスタムジョブを使用する機能については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド 11.2.8 JP1 ユーザーごとに異なるカスタムジョブを使用する」を参照してください。

(2) ユーザーが作成したカスタムジョブアイコンのバックアップ

ユーザーが作成したカスタム PC ジョブおよびカスタム UNIX ジョブのアイコンをバックアップしてください。ファイルをコピーするなど、バックアップの方法は任意です。なお、カスタムジョブアイコンを作成していない場合、この作業は不要です。バックアップ対象ファイルを次の表に示します。

表 2-7 カスタムジョブを使用する場合のバックアップ対象ファイル

ファイル名	内容
JP1/AJS3 - View のインストール先フォルダ¥image¥custom¥CUSTOM_PC_USER_任意の名称.gif	カスタム PC ジョブのアイコン用 gif ファイル
JP1/AJS3 - View のインストール先フォルダ¥image¥custom¥CUSTOM_UX_USER_任意の名称.gif	カスタム UNIX ジョブのアイコン用 gif ファイル

(3) JP1/AJS3 - View 用にユーザーが作成したアイコンイメージフォルダのバックアップ

JP1/AJS3 - View 用にユーザーが作成したアイコンイメージフォルダをバックアップしてください。フォルダをコピーするなど、バックアップの方法は任意です。なお、アイコンイメージのカスタマイズをしていない場合（ユーザーが作成したアイコンを使用していない場合）、この作業は不要です。

表 2-8 アイコンイメージを作成した場合のバックアップ対象ファイル

フォルダ名	内容
JP1/AJS3 - View のインストール先フォルダ¥image¥extend¥user_任意の名称	ユーザーが作成したアイコンイメージファイルの格納フォルダ

2.2.6 JP1/AJS3 - Web Console の設定情報のバックアップ

JP1/AJS3 - Web Console の設定情報をバックアップする場合に、必要な作業を次に示します。

- JP1/AJS3 で使用するファイルのバックアップ

なお、JP1/AJS3 - Web Console をインストールしているホストに JP1/AJS3 - Manager をインストールしている場合は、JP1/AJS3 - Manager も同時にバックアップしてください。

次に、JP1/AJS3 - Web Console の設定情報のバックアップに必要な作業について説明します。

(1) JP1/AJS3 で使用するファイルのバックアップ

JP1/AJS3 - Web Console で使用するファイルを任意の方法でバックアップしてください。

JP1/AJS3 - Web Console で使用するファイルのうち、バックアップの対象となるファイルは、Windows と Linux では異なります。それぞれの場合に分けて説明します。

(a) Windows の場合

バックアップ対象ファイルを次の表に示します。

表 2-9 JP1/AJS3 - Web Console で使用するバックアップ対象ファイル (Windows の場合)

ファイル名	内容
JP1/AJS3 - Web Console フォルダ ^{※1} ¥conf¥ajs3web.conf	環境設定ファイル
JP1/AJS3 - Web Console フォルダ ^{※1} ¥sys¥user	ユーザー情報格納フォルダ
JP1/AJS3 - Web Console データフォルダ ^{※2} ¥ajscd_ajs3web.properties	通信設定ファイル
JP1/AJS3 - Web Console データフォルダ ^{※2} ¥nosslocalhost.conf	非暗号化通信ホスト設定ファイル
JP1/AJS3 - Web Console データフォルダ ^{※2} ¥conf¥ssl¥rootcer	ルート証明書格納フォルダ
JP1/AJS3 - Web Console のインストール先フォルダ¥uCPsB¥htpsd¥conf¥htpsd.conf	Web サーバ定義ファイル
JP1/AJS3 - Web Console のインストール先フォルダ¥uCPsB¥CC¥server¥usrconf¥ejb¥ajs3web¥usrconf.properties	J2EE サーバ用ユーザープロパティファイル
JP1/AJS3 - Web Console のインストール先フォルダ¥uCPsB¥CC¥admin¥usrconf¥usrconf.properties	サーバ管理コマンド用システムプロパティファイル
JP1/AJS3 - Web Console フォルダ ^{※1} ¥conf¥ajs3web_color.conf	表示色設定ファイル
JP1/AJS3 - Web Console フォルダ ^{※1} ¥sys¥operationpermission_model.csv	操作許可設定ファイルのモデルファイル
JP1/AJS3 - Web Console フォルダ ^{※1} ¥sys¥operes	操作制限機能情報格納フォルダ
JP1/AJS3 - Web Console のインストール先フォルダ¥uCPsB¥CC¥server¥usrconf¥ejb¥ajs3web¥usrconf.cfg	J2EE サーバ用オプション定義ファイル
JP1/AJS3 - Web Console のインストール先フォルダ¥uCPsB¥htpsd¥conf¥ssl¥server¥秘密鍵ファイル名 ^{※3}	Web Console サーバの秘密鍵
JP1/AJS3 - Web Console のインストール先フォルダ¥uCPsB¥htpsd¥conf¥ssl¥server¥サーバ証明書ファイル名 ^{※3}	Web Console サーバのサーバ証明書

ファイル名	内容
任意のフォルダ¥証明書発行要求ファイル名 ^{※3}	証明書発行要求 (CSR)

注※1

「JP1/AJS3 - Web Console フォルダ」の部分は次のフォルダに置き換えてください。

- 非クラスタ構成の場合：JP1/AJS3 - Web Console のインストール先フォルダ
- クラスタ構成の場合：共有フォルダ¥jp1ajs3web

注※2

「JP1/AJS3 - Web Console データフォルダ」の部分は次のフォルダに置き換えてください。

- 非クラスタ構成の場合：

インストール先フォルダがデフォルトまたはシステムで保護されたフォルダ配下のとき	%ALLUSERSPROFILE% ¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥jp1ajs3web¥conf
インストール先フォルダが上記以外のとき	JP1/AJS3 - Web Console のインストール先フォルダ ¥conf

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

「システムで保護されたフォルダ」とは、次のパスを指します。

- 「システムドライブ¥Windows」配下
- 「システムドライブ¥Program Files」配下
- 「システムドライブ¥Program Files (x86)」配下
- クラスタ構成の場合：共有フォルダ¥jp1ajs3web¥conf

注※3

クライアントホストと Web Console サーバ間で通信暗号化機能を使用していない場合、ここで説明するファイルは存在しません。

(b) Linux の場合

バックアップ対象ファイルを次の表に示します。

表 2-10 JP1/AJS3 - Web Console で使用するバックアップ対象ファイル (Linux の場合)

ファイル名	内容
JP1/AJS3 ディレクトリ ^{※1} /conf/ajs3web.conf	環境設定ファイル
JP1/AJS3 ディレクトリ ^{※1} /sys/user	ユーザー情報格納ディレクトリ
JP1/AJS3 ディレクトリ ^{※1} /conf/ajscd_ajs3web.properties	通信設定ファイル
JP1/AJS3 ディレクトリ ^{※1} /conf/nosslhost.conf	非暗号化通信ホスト設定ファイル
JP1/AJS3 ディレクトリ ^{※1} /conf/ssl/rootcer	ルート証明書格納ディレクトリ
/opt/jp1ajs3web/uCPSB/httpsd/conf/httpsd.conf	Web サーバ定義ファイル

ファイル名	内容
/opt/jp1ajs3web/uCPSB/CC/server/usrconf/ejb/ajs3web/usrconf.properties	J2EE サーバ用ユーザープロパティファイル
/opt/jp1ajs3web/uCPSB/CC/admin/usrconf/usrconf.properties	サーバ管理コマンド用システムプロパティファイル
JP1/AJS3 ディレクトリ ^{※1} /conf/ajs3web_color.conf	表示色設定ファイル
/var/opt/jp1ajs3web/sys/operationpermission_model.csv	操作許可設定ファイルのモデルファイル
/var/opt/jp1ajs3web/sys/operes	操作制限機能情報格納ディレクトリ
/opt/jp1ajs3web/uCPSB/CC/server/usrconf/ejb/ajs3web/usrconf.cfg	J2EE サーバ用オプション定義ファイル
/opt/jp1ajs3web/uCPSB/httpspd/conf/ssl/server/ 秘密鍵ファイル名 ^{※2}	Web Console サーバの秘密鍵
/opt/jp1ajs3web/uCPSB/httpspd/conf/ssl/server/ サーバ証明書ファイル名 ^{※2}	Web Console サーバのサーバ証明書
任意のディレクトリ/ 証明書発行要求ファイル名 ^{※2}	証明書発行要求 (CSR)

注※1

「JP1/AJS3 ディレクトリ」の部分は次のディレクトリに置き換えてください。

- 非クラスタ構成の場合：/etc/opt/jp1ajs3web
- クラスタ構成の場合：共有ディレクトリ/jp1ajs3web

注※2

クライアントホストと Web Console サーバ間で通信暗号化機能を使用していない場合、ここで説明するファイルは存在しません。

2.2.7 その他の情報のバックアップ

JP1 を実行するために必要な情報も合わせてバックアップしてください。

JP1 を実行するために必要な情報をバックアップする場合に、必要な作業を次の表に示します。

表 2-11 JP1 を実行するために必要な情報のバックアップで必要な作業

作業	Windows	UNIX
サービスのアカウントの設定	○	—
ログインスクリプトのバックアップ	—	○
カーネルパラメーターの調整値のバックアップ	—	○
トラブルシュート資料採取ツールのバックアップ	○	○
クラスタ対応ツールのバックアップ (クラスタシステムで必要な場合だけ)	○	○
メールシステムとの連携用のユーザー作成ツールのバックアップ	—	○

作業	Windows	UNIX
HTTP 接続ジョブで使用するファイルのバックアップ	○	○*

(凡例)

- ：必須
- －：対象外

注※

対象 OS は Linux だけです。

JP1 を実行するために必要な情報のバックアップは、Windows と UNIX では異なるため、それぞれの場合に分けて説明します。

なお、ここでは、主なものについて説明します。ここで説明しているもの以外では、OS やネットワークの設定、クラスタソフトの設定などもバックアップが必要です。詳細については、OS やクラスタソフトなどのドキュメントを参照してください。

(1) Windows の場合

(a) サービスのアカウントの設定

JP1/AJS3 のサービスをユーザーアカウントに変更している場合は、記録しておいてください。

(b) トラブルシュート資料採取ツール (_04.bat) のバックアップ

資料採取ツール (_04.bat) をカスタマイズして資料採取している場合は、カスタマイズ後の資料採取ツール (_04.bat) をバックアップしてください。

(c) クラスタ対応ツールのバックアップ (クラスタシステムで必要な場合だけ)

クラスタソフトから JP1 を制御するために、論理ホスト対応で作成したクラスタ対応ツールをバックアップしてください。なお、クラスタ対応ツールが不要なクラスタソフトの場合、この手順は不要です。

バックアップ対象ファイルを次の表に示します。

表 2-12 バックアップ対象ファイル

ファイル名	内容
任意のファイル名	クラスタ対応ツール

(d) HTTP 接続ジョブで使用するファイルのバックアップ

HTTP 接続ジョブで使用するファイルをバックアップしてください。

バックアップするファイルの一覧を次に示します。

表 2-13 バックアップ対象の HTTP 接続ジョブで使用するファイル

ファイル名	内容
接続設定ファイル	HTTP 接続に関する情報を設定するファイル
送信情報ファイル*	API へのリクエスト情報を格納するファイル
送信情報ファイル (URL パラメーター) *	API へのリクエスト情報の URL パラメーターを格納するファイル
送信情報ファイル (メッセージボディ) *	API へのリクエスト情報のメッセージボディを格納するファイル

注※

送信情報ファイル, 送信情報ファイル (URL パラメーター) および送信情報ファイル (メッセージボディ) は, JP1/AJS3 のバージョンが 12-50 以降で拡張モードを使用しているかどうかによって使用するファイルが異なります。必要に応じてバックアップしてください。

拡張モードについては, マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド (業務設計編) 2.4.12 Web 上の業務システムと連携する (HTTP 接続ジョブを使ったジョブネットの定義例)」を参照してください。

(2) UNIX の場合

(a) ログインスクリプトのバックアップ

ユーザーの環境を JP1 用に変更している場合は, ログインスクリプトも忘れないでバックアップしてください。

(b) カーネルパラメーターの調整値のバックアップ

JP1 用に調整したカーネルパラメーターの値を記録してください。

(c) トラブルシュート資料採取ツール (_04) のバックアップ

資料採取ツール (_04) をカスタマイズして資料採取している場合は, カスタマイズ後の資料採取ツール (_04) をバックアップしてください。

(d) クラスタ対応ツールのバックアップ (クラスタシステムで必要な場合だけ)

クラスタソフトから JP1 を制御するために, 論理ホスト対応で作成したクラスタ対応ツールをバックアップしてください。バックアップするツールの一覧を次の表に示します。

表 2-14 バックアップ対象のクラスタ対応ツール

ファイル名	内容
任意のファイル名	クラスタ対応ツール

(e) メールシステムとの連携用のユーザー作成ツールのバックアップ

メールシステムとの連携用のユーザー作成ツールがある場合は、バックアップしてください。

(f) HTTP 接続ジョブで使用するファイルのバックアップ

HTTP 接続ジョブで使用するファイルをバックアップしてください。

バックアップするファイルの一覧を次に示します。

表 2-15 バックアップ対象の HTTP 接続ジョブで使用するファイル

ファイル名	内容
接続設定ファイル	HTTP 接続に関する情報を設定するファイル
送信情報ファイル*	API へのリクエスト情報を格納するファイル
送信情報ファイル (URL パラメーター) *	API へのリクエスト情報の URL パラメーターを格納するファイル
送信情報ファイル (メッセージボディ) *	API へのリクエスト情報のメッセージボディを格納するファイル

注※

送信情報ファイル、送信情報ファイル (URL パラメーター) および送信情報ファイル (メッセージボディ) は、JP1/AJS3 のバージョンが 12-50 以降で拡張モードを使用しているかどうかによって使用するファイルが異なります。必要に応じてバックアップしてください。

拡張モードについては、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド (業務設計編) 2.4.12 Web 上の業務システムと連携する (HTTP 接続ジョブを使ったジョブネットの定義例)」を参照してください。

2.3 JP1/AJS3 を使用するシステムの設定情報のリカバリー

JP1/AJS3 を使用するシステムの設定情報をリカバリーする方法を説明します。

リカバリー方法は JP1/Base, JP1/AJS3 - Manager, JP1/AJS3 - Agent, JP1/AJS3 - View, JP1/AJS3 - Web Console に分けて記述します。使用している製品に合わせて、手順を組み合わせてください。

なお、JP1/AJS3 - Manager または JP1/AJS3 - Agent のバックアップ情報をリカバリーする場合は、必ず JP1/Base を先にリカバリーしておいてください。JP1/AJS3 - Web Console をリカバリーするホストに、JP1/AJS3 - Manager もリカバリーする場合は、必ず JP1/AJS3 - Manager を先にリカバリーしておいてください。

また、リカバリー方法は、物理ホスト環境、論理ホスト環境（クラスタシステム用）の両方を記述しています。それぞれの環境をリカバリーしてください。例えば、物理ホスト環境と一つの論理ホスト環境がある場合は、物理ホスト環境のバックアップ情報をリカバリーしたあと、論理ホスト環境のバックアップ情報をリカバリーしてください。

注意事項

設定情報は、JP1/AJS3 の停止中に、ここで説明する手順でリカバリーしてください。

リカバリーする際は、必ず OS の Administrators 権限（Windows の場合）またはスーパーユーザー権限（UNIX の場合）を持つユーザーが実施してください。

なお、「[2.2 JP1/AJS3 を使用するシステムの設定情報のバックアップ](#)」の手順でバックアップした情報を、別のホストにリカバリーすることもできます。ただし、バックアップした設定情報のホスト名と IP アドレスを、リカバリーするホストに合わせて変更する必要があります。ホスト名を変更する場合は「[7.9.1 JP1/AJS3 が動作しているホストの名称を変更する](#)」を、IP アドレスを変更する場合は「[7.9.2 JP1/AJS3 が動作しているホストの IP アドレスを変更する](#)」を参照してください。


2.3.1 リカバリーの概要

リカバリーの概要を次に示します。

(1) リカバリーの流れ

リカバリーの流れを次の図に示します。

図 2-4 リカバリーの流れ



注※1 JP1/AJS3 - AgentまたはJP1/AJS3 - Web Consoleの場合は、「ファイルのリカバリー」だけをしてください。

注※2 作成している場合は、必要に応じてリカバリーしてください。

注※3 スケジューラーサービスごとにリカバリーしてください。

注※4 システム環境の設定情報（Windowsの場合はサービスのアカウントなど、UNIXの場合はカーネルパラメーターなど）を回復してください。
また、メール連携、メッセージキュー連携、JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM連携機能を使用している場合は、再度連携するためのセットアップをしてください。

(2) リカバリーの流れ（クラスタシステム運用の場合）

クラスタ構成で運用している場合のリカバリーの方法を説明します。

(a) 物理ホスト環境のリカバリー

物理ホスト環境をリカバリーする場合は、バックアップした設定情報を使って次の手順でリカバリーしてください。

なお、リカバリーは実行系と待機系の各ホストで実施してください。

図 2-5 物理ホスト環境のリカバリー手順



注※1 JP1/AJS3 - AgentまたはJP1/AJS3 - Web Consoleの場合は、「ファイルのリカバリー」だけをしてください。

注※2 作成している場合は、必要に応じてリカバリーしてください。


注※3 スケジューラーサービスごとにリカバリーしてください。

注※4 システム環境の設定情報（Windowsの場合はサービスのアカウントなど、UNIXの場合はカーネルパラメーターなど）を回復してください。

(b) 論理ホスト環境のリカバリー

論理ホスト環境をリカバリーする場合は、論理ホスト環境ごとに、バックアップした設定情報を使って次の手順でリカバリーしてください。

図 2-6 論理HOST環境のリカバリー手順



注※1 JP1共通定義情報は、先に物理HOST(JP1_DEFAULT)の定義情報をリカバリーしてから、論理HOSTの定義情報をリカバリーしてください。

注※2 JP1/AJS3 - AgentまたはJP1/AJS3 - Web Consoleの場合は、「ファイルのリカバリー」だけをしてください。

注※3 作成している場合は、必要に応じてリカバリーしてください。

注※4 スケジューラーサービスごとにリカバリーしてください。

注※5 システム環境の設定情報（Windowsの場合はサービスのアカウントなど、UNIXの場合はカーネルパラメーターなど）を回復してください。
また、メール連携、メッセージキュー連携、JP1/Cm2/NNMまたはHP NNM連携機能を使用している場合は、再度連携するためのセットアップをしてください。

2.3.2 JP1/Base および JP1/AJS3 のインストールとセットアップ

ディスク障害などでJP1/AJS3を使用するシステムの環境が壊れた場合、まずJP1/BaseとJP1/AJS3をインストールし、セットアップコマンドを実行してください。

(1) JP1/Base のセットアップ

ディスク障害などで JP1 の環境が壊れた場合、まず JP1/Base をインストールし、JP1/Base をセットアップします。JP1/Base のセットアップの手順については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

(2) JP1/AJS3 のセットアップ

ディスク障害などで JP1 の環境が壊れた場合、まず JP1/Base をインストールし、JP1/Base をセットアップしてから、JP1/AJS3 シリーズプログラムをインストールしてください。JP1/AJS3 - Manager のセットアップについては、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 3. セットアップ」(Windows の場合) またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 13. セットアップ」(UNIX の場合) を参照してください。

2.3.3 JP1/Base の設定情報のリカバリー

JP1/Base のバックアップした設定情報をリカバリーするときに必要な作業について説明します。

JP1/Base のセットアップ後に、物理ホスト環境および論理ホスト環境をリカバリーします。リカバリーする場合に必要な設定については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

なお、JP1/AJS3 の共通定義情報だけをまとめてリカバリーする場合は、「2.3.4(2) JP1/AJS3 - Manager の共通定義情報のリカバリー」または、「2.3.5(2) JP1/AJS3 - Agent の共通定義情報のリカバリー」を参照してください。

2.3.4 JP1/AJS3 - Manager の設定情報のリカバリー

バックアップした JP1/AJS3 - Manager の設定情報をリカバリーする場合に、必要な作業を次の表に示します。

表 2-16 JP1/AJS3 - Manager の設定情報のリカバリーに必要な作業

作業	Windows	UNIX
物理ホスト環境および論理ホスト環境のリカバリー	○	○
共通定義情報のリカバリー	○	○
定義ファイルのリカバリー	○	○
共有メモリの情報のクリア	—	○
スケジューラーサービス用データベースの作成	○	○
QUEUE ジョブ、サブミットジョブ実行環境の作成 (QUEUE ジョブ、サブミットジョブを使用する場合だけ)	○	○

作業	Windows	UNIX
実行エージェント情報のリカバリー	○	○
ユニット定義のリカバリー	○	○
JP1/AJS3 の起動 (コールドスタート)	○	○

(凡例)

- ：必須
- －：対象外

次に、バックアップした JP1/AJS3 - Manager の設定情報をリカバリーするときに必要な作業について説明します。

(1) 物理ホスト環境および論理ホスト環境のリカバリー

JP1/AJS3 - Manager のセットアップ後に、物理ホスト環境および論理ホスト環境をリカバリーします。リカバリーする場合に必要な設定については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 3.1.2 JP1/AJS3 - Manager のセットアップ」(Windows の場合) またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 13.1.2 JP1/AJS3 - Manager のセットアップ」(UNIX の場合) を参照してください。

なお、次の(2)の手順で JP1/AJS3 - Manager の共通定義情報をまとめてリカバリーする場合は、上記マニュアルのセットアップ手順で共通定義情報 (環境設定パラメーター) を `jajs_config` コマンドまたは `jbssetcnf` コマンドで個別に設定する作業は不要です。ただし、クラスタ環境のセットアップ時に実行系の共通定義情報を待機系にコピーする手順は必要です。

(2) JP1/AJS3 - Manager の共通定義情報のリカバリー

(a) 物理ホスト環境

次のコマンドを実行して JP1/AJS3 - Manager の物理ホスト環境の共通定義情報をリカバリーします。`jbssetcnf` コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

```

jbssetcnf JP1AJS2の退避ファイル
jbssetcnf JP1NBQAGENTの退避ファイル
jbssetcnf JP1NBQMANAGERの退避ファイル
jbssetcnf JP1NBQCLIENTの退避ファイル
jbssetcnf JP1NBQNOTIFYの退避ファイル
jbssetcnf JP1AOMMANAGERの退避ファイル
jbssetcnf JP1AOMAGENTの退避ファイル
jbssetcnf JP1AJSMANAGERの退避ファイル
jbssetcnf JP1AJS2COMMONの退避ファイル※1
jbssetcnf JP1QLAGENTの退避ファイル※2
jbssetcnf JP1AJS2CONSOLEMANAGERの退避ファイル※3
jbssetcnf JP1AJS2CONSOLEAGENTの退避ファイル※3, ※4

```

注※1

jajs_config コマンドまたはjbssetcnf コマンドで[`{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2COMMON`]配下の環境設定パラメーターを追加している場合は定義キーがあります。バックアップを実施してください。環境設定パラメーターについては、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.11.1 JP1/AJS3 共通情報の環境設定パラメーター一覧」を参照してください。

注※2

キューレスジョブ実行環境をセットアップしている場合は定義キーがあるため、リカバリーを実施してください。

注※3

Version 10 以前との互換機能として、JP1/AJS3 Console 機能を使用している場合は定義キーがあるため、リカバリーを実施してください。

注※4

JP1AJS2CONSOLEAGENT は、物理ホストの共通定義情報だけをリカバリーしてください。

(b) 論理ホスト環境

次のコマンドを実行して JP1/AJS3 - Manager の論理ホスト環境の共通定義情報をリカバリーします。jbssetcnf コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

```
jbssetcnf 論理ホストのJP1AJS2の退避ファイル
jbssetcnf 論理ホストのJP1NBQAGENTの退避ファイル
jbssetcnf 論理ホストのJP1NBQMANAGERの退避ファイル
jbssetcnf 論理ホストのJP1NBQCLIENTの退避ファイル
jbssetcnf 論理ホストのJP1NBQNOTIFYの退避ファイル
jbssetcnf 論理ホストのJP1AOMMANAGERの退避ファイル
jbssetcnf 論理ホストのJP1AOMAGENTの退避ファイル
jbssetcnf 論理ホストのJP1AJSMANAGERの退避ファイル
jbssetcnf 論理ホストのJP1AJS2COMMONの退避ファイル※1
jbssetcnf 論理ホストのJP1QLAGENTの退避ファイル※2
jbssetcnf 論理ホストのJP1AJS2CONSOLEMANAGERの退避ファイル※3
```

注※1

jajs_config コマンドまたはjbssetcnf コマンドで[`{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2COMMON`]配下の環境設定パラメーターを追加している場合は定義キーがあります。バックアップを実施してください。環境設定パラメーターについては、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.11.1 JP1/AJS3 共通情報の環境設定パラメーター一覧」を参照してください。

注※2

キューレスジョブ実行環境をセットアップしている場合は定義キーがあるため、リカバリーを実施してください。

注※3

Version 10 以前との互換機能として、JP1/AJS3 Console 機能を使用している場合は定義キーがあるため、リカバリーを実施してください。

(3) 定義ファイルのリカバリー

バックアップしたファイルを，元の位置にリカバリーしてください。

注意事項

リカバリーするには，次の条件を満たしていることを確認してください。

1. JP1/Base がインストールされ，物理ホスト環境がセットアップ済みであること
2. JP1/AJS3 がインストールされ，物理ホスト環境がセットアップ済みであること
3. 論理ホスト環境をリカバリーする場合は，論理ホスト環境の JP1 がセットアップ済みであること
4. JP1/Base と JP1/AJS3 が停止していること
5. 論理ホストの設定ファイルをリカバリーする場合は，共有ディスクがマウントされていること

(4) 共有メモリーの情報のクリア (UNIX の場合だけ)

JP1/AJS3 が動作したときに共有メモリーに記憶するスケジューラーサービスの情報を消去してください。共有メモリーに情報が残っていると，リカバリーで回復するスケジューラーサービスに影響を与えるおそれがあります。共有メモリーの情報を消去する手順を次に示します。

1. 次のコマンドを実行し，すべての JP1/AJS3 のサービスが停止していることを確認する。

- 物理ホストを確認する場合
/opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status
- 論理ホストを確認する場合
/opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status -h 論理ホスト名
- JP1/AJS3 のモニター機能を確認する場合
ps -ef | grep ajsinetd

注意事項

すべての JP1/AJS3 サービスを停止してください。

2. 次のコマンドを実行して，共有メモリーに記憶するスケジューラーサービスの情報を消去する。

```
# /opt/jp1ajs2/bin/ajsshmdel
```

(5) スケジューラーサービス用データベースの作成

スケジューラーサービスのデータベースが壊れている場合などは，データベースを再作成する必要があります。ここでは，データベースを再作成する手順について説明します。

なお，スケジューラーサービス用データベースの作成時には，すべての JP1/AJS3 サービスを停止してください。また，UNIX の場合は，「(4) 共有メモリーの情報のクリア (UNIX の場合だけ)」を行ってください。

スケジューラサービス用データベースの作成手順を次に示します。

1. ajsembdbunset コマンドを使用して、組み込み DB 環境を消去する。

```
ajsembdbunset -e -id 組み込みDBセットアップ識別子
```

2. ajsembdbbuild コマンドで、組み込み DB 環境を構築する。

ajsembdbbuild コマンドでの組み込み DB 環境の構築については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 23.4.1(2) 組み込み DB 環境の構築」を参照してください。

論理ホスト環境の実行系での組み込み DB 環境の構築については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 23.5.1(2) 組み込み DB 環境の構築」を、待機系での組み込み DB 環境の構築については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 23.5.2(2) 組み込み DB 環境の構築」を参照してください。

3. ajsembdbsetup コマンドで、組み込み DB 環境に JP1/AJS3 の環境をセットアップする。

ajsembdbsetup コマンドでの JP1/AJS3 の環境のセットアップについては、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 23.4.1(4) スケジューラデータベースの組み込み DB へのセットアップ」を参照してください。

論理ホスト環境の実行系での JP1/AJS3 環境のセットアップについては、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 23.5.1(4) スケジューラデータベースの組み込み DB へのセットアップ」を、待機系での JP1/AJS3 環境のセットアップについては、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 23.5.2(4) スケジューラデータベースの組み込み DB へのセットアップ」を参照してください。

(6) QUEUE ジョブ、サブミットジョブ実行環境の作成

リカバリーした QUEUE ジョブ、サブミットジョブの実行環境構成定義ファイル (jqsetup.conf) を使って、QUEUE ジョブ、サブミットジョブの実行環境を作成します。

なお、QUEUE ジョブ、サブミットジョブの実行環境の作成時には、対象となる論理ホストの JP1/AJS3 サービスを停止しておいてください。

リカバリーの手順を次に示します。

1. 次のコマンドを実行して、キュー情報データベース格納フォルダのファイルを削除する。

- Windows の場合
del QUEUE ジョブ、サブミットジョブの実行環境データベース格納ディレクトリ¥**※
- UNIX の場合
rm QUEUE ジョブ、サブミットジョブの実行環境データベース格納ディレクトリ/***※

注※

「QUEUE ジョブ、サブミットジョブの実行環境データベース格納ディレクトリ」は、[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1NBQMANAGER¥Database]の環境設定パラメーターDatabasePath に指定したフォルダです。環境設定パラメーターDatabasePath のデフォルト値などの詳細については、マニュアル

「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.5.2(3) DatabasePath」を参照してください。

2. 次のコマンドを実行して、QUEUE ジョブ、サブミットジョブの実行環境を作成する。

```
jqpimport -dt isam -ci QUEUEジョブ, サブミットジョブの実行環境構成定義ファイル (jqsetup.conf) [-mh 論理ホスト名]
```

注意事項

- QUEUE ジョブ、サブミットジョブの実行環境構成定義ファイル (jqsetup.conf) には、リカバリーしたファイルを使用します。
- -ci オプションにファイル名 (jqsetup.conf) だけを指定した場合、コマンド実行時にファイル (jqsetup.conf) がカレントディレクトリにあると仮定されます。そのため、カレントディレクトリにファイル (jqsetup.conf) が存在しない場合は、コマンドがエラーになります。
- カレントディレクトリを意識せずにコマンドを実行する場合は、-ci オプションに指定するファイル名 (jqsetup.conf) をフルパスで指定してください。
- 論理ホストの定義をリカバリーする場合は、-mh オプションで論理ホスト名を指定します。

(7) JP1/AJS3 の起動

コールドスタートで JP1/AJS3 サービスを起動してください。

(8) 実行エージェント情報のリカバリー

実行エージェント情報のリカバリーに必要な作業について説明します。

次のコマンドを実行して、バックアップした実行エージェント定義ファイルから実行エージェント情報をリカバリーします。

```
ajsagtadd [-h 論理ホスト名] -f 実行エージェント定義ファイル [-i]
```

注意事項

途中でエラーが発生した場合、エラーが発生した時点で追加処理を中断しますが、-i オプションを指定することによって処理を続行させることもできます。

(9) ユニット定義のリカバリー

ジョブネットやカレンダーの設定情報のリカバリーに必要な作業について説明します。スケジューラーサービス単位でリカバリーしてください。

注意事項

このリカバリー手順だけ論理ホスト単位ではなく、スケジューラーサービス単位です。スケジューラーサービスごとにリカバリーしてください。

(a) ルートジョブグループ以外のユニットの定義情報をリカバリーする

次のコマンドを実行して、スケジューラサービスにあるユニットの定義情報をリカバリーします。定義情報には、各ユニットの基準時刻やコメントなどすべての定義が含まれます。ルートジョブグループ (/) の基準時刻、基準日、月区分などは含まれません。これらの情報は次に示す「(b) ルートジョブグループの情報をリカバリーする」、「(c) ルートジョブグループのカレンダー情報をリカバリーする」の手順に従ってリカバリーしてください。

```
ajsdefine -F スケジューラサービス名 unitbackup.txt
```

なお、ジョブグループやジョブネット単位に分割してバックアップした場合は、バックアップした単位に、次のコマンドを実行してリカバリーしてください。

```
ajsdefine -F スケジューラサービス名 -d 定義先ユニット名 ユニット名_backup.txt
```

(b) ルートジョブグループの情報をリカバリーする

記録しておいたルートジョブグループの次の情報を設定してください。

- コメント
- 所有者
- JP1 資源グループ
- 基準時刻
- 基準日
- 月区分

(c) ルートジョブグループのカレンダー情報をリカバリーする

次のコマンドを実行して、バックアップしたルートジョブグループのカレンダー情報（運用日・休業日）をリカバリーします。

```
ajscalendar -F スケジューラサービス名 -df rootcal.txt /
```

注意事項

このコマンドは、スケジューラサービス自身のカレンダーをリカバリーします。

rootcal.txt にカレンダー情報が出力されていない場合は、リカバリーは不要です。詳細については、バックアップの手順を参照してください。

2.3.5 JP1/AJS3 - Agent の設定情報のリカバリー

バックアップした JP1/AJS3 - Agent の設定情報をリカバリーする場合に、必要な作業を次に示します。

- JP1/AJS3 のセットアップ
- 定義ファイルのリカバリー
- JP1/AJS3 の起動（コールドスタート）

次に、バックアップした JP1/AJS3 - Agent の設定情報をリカバリーするときに必要な作業について説明します。

(1) JP1/AJS3 のセットアップ

ディスク障害などで JP1 の環境が壊れた場合、まず JP1/Base をインストールし、JP1/Base をセットアップしてから、JP1/AJS3 シリーズプログラムをインストールしてください。JP1/AJS3 - Agent のセットアップについては、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 3.2.2 JP1/AJS3 - Agent のセットアップ」（Windows の場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 13.2.2 JP1/AJS3 - Agent のセットアップ」（UNIX の場合）を参照してください。

なお、次の(2)の手順で JP1/AJS3 - Agent の共通定義情報をまとめてリカバリーする場合は、上記マニュアルのセットアップ手順で共通定義情報（環境設定パラメーター）を `jajs_config` コマンドまたは `jbssetcnf` コマンドで個別に設定する作業は不要です。ただし、クラスタ環境のセットアップ時に実行系の共通定義情報を待機系にコピーする手順は必要です。

(2) JP1/AJS3 - Agent の共通定義情報のリカバリー

(a) 物理ホスト環境

次のコマンドを実行して JP1/AJS3 - Agent の物理ホスト環境の共通定義情報をリカバリーします。`jbssetcnf` コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

```
jbssetcnf JP1AJS2の退避ファイル
jbssetcnf JP1NBQAGENTの退避ファイル
jbssetcnf JP1NBQCLIENTの退避ファイル
jbssetcnf JP1NBQNOTIFYの退避ファイル
jbssetcnf JP1AOMAGENTの退避ファイル
jbssetcnf JP1AJS2COMMONの退避ファイル※1
jbssetcnf JP1QLAGENTの退避ファイル※2
```

注※1

`jajs_config` コマンドまたは `jbssetcnf` コマンドで `[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2COMMON]` 配下の環境設定パラメーターを追加している場合は定義キーがあります。バックアップを実施してください。環境設定パラメーターについては、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.11.1 JP1/AJS3 共通情報の環境設定パラメーター一覧」を参照してください。

注※2

キューレスジョブ実行環境をセットアップしている場合は定義キーがあるため、リカバリーを実施してください。

(b) 論理ホスト環境

次のコマンドを実行して JP1/AJS3 - Agent の論理ホスト環境の共通定義情報をリカバリーします。
jbssetcnf コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

```
jbssetcnf 論理ホストのJP1AJS2の退避ファイル  
jbssetcnf 論理ホストのJP1NBQAGENTの退避ファイル  
jbssetcnf 論理ホストのJP1NBQCLIENTの退避ファイル  
jbssetcnf 論理ホストのJP1NBQNOTIFYの退避ファイル  
jbssetcnf 論理ホストのJP1AOMAGENTの退避ファイル  
jbssetcnf 論理ホストのJP1AJS2COMMONの退避ファイル※1  
jbssetcnf 論理ホストのJP1QLAGENTの退避ファイル※2
```

注※1

jajs_config コマンドまたは jbssetcnf コマンドで [{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2COMMON] 配下の環境設定パラメーターを追加している場合は定義キーがあるため、リカバリーを実施してください。環境設定パラメーターについては、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.11.1 JP1/AJS3 共通情報の環境設定パラメーター一覧」を参照してください。

注※2

キューレスジョブ実行環境をセットアップしている場合は定義キーがあるため、リカバリーを実施してください。

(3) 定義ファイルのリカバリー

バックアップしたファイルを、元の位置にリカバリーしてください。

注意事項

リカバリーするには、次の条件を満たしていることを確認してください。

- JP1/Base がインストール済みであること
- JP1/AJS3 がインストール済みであること
- 論理ホスト環境をリカバリーする場合は、論理ホスト環境の JP1 がセットアップ済みであること
- JP1/Base と JP1/AJS3 が停止していること
- 論理ホストの設定ファイルをリカバリーする場合は、共有ディスクがマウントされていること

(4) JP1/AJS3 の起動

リカバリー後は、コールドスタートで JP1/AJS3 を起動してください。

2.3.6 JP1/AJS3 - View の設定情報のリカバリー

バックアップした JP1/AJS3 - View の設定情報をリカバリーする場合に、必要な作業を次に示します。

- JP1/AJS3 - View のインストール
- 設定情報のリカバリー
- カスタムジョブアイコンのリカバリー（カスタムジョブのアイコンを作成している場合だけ）
- JP1/AJS3 - View 用にユーザーが作成したアイコンイメージフォルダのリカバリー（アイコンイメージフォルダを作成している場合だけ）

次に、バックアップした JP1/AJS3 - View の設定情報をリカバリーするときに必要な作業について説明します。

(1) JP1/AJS3 - View のインストール

ディスク障害などで JP1/AJS3 - View の環境が壊れた場合、まず JP1/AJS3 - View をインストールしてください。

(2) 設定情報のリカバリー

バックアップしたファイルおよびフォルダを、新しい環境のリカバリー対象ファイルおよびフォルダの位置にリカバリーしてください。

注意事項

リカバリーする前に、次の条件を満たしていることを確認してください。

- JP1/AJS3 - View がインストール済みであること
- JP1/AJS3 - View が停止していること

リカバリー対象ファイルおよびフォルダを次の表に示します。

表 2-17 JP1/AJS3 - View のリカバリー対象ファイルおよびフォルダ

ファイルおよびフォルダ名	内容
<ul style="list-style-type: none"> • JP1/AJS3 - View のインストール先フォルダ¥conf¥ajs.conf • JP1/AJS3 - View のインストール先フォルダ¥conf¥ajs2.conf※1 • %ALLUSERSPROFILE%※2¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥conf¥default.conf※3 • %ALLUSERSPROFILE%※1¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥conf¥(osusers)※3, ※4 • %ALLUSERSPROFILE%※2¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥conf¥ajs2view_common.conf※3, ※5 • %ALLUSERSPROFILE%※2¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥conf¥JP1 ユーザー名※3, ※5 • JP1/AJS3 - View のインストール先フォルダ¥conf¥timezone • %ALLUSERSPROFILE%※2¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥conf¥JP1 ユーザー名¥ajs2view_command.conf • JP1/AJS3 - View のインストール先フォルダ¥conf¥ssl¥nosslocalhost.conf 	JP1/AJS3 - View 環境設定ファイルおよびフォルダ

ファイルおよびフォルダ名	内容
<ul style="list-style-type: none"> • %ALLUSERSPROFILE%*2¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥custom.dir¥*. **6 • %ALLUSERSPROFILE%*1¥HITACHI¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2V¥custom.dir¥extend*3, *7 	JP1/AJS3 - View カスタムジョブ登録情報ファイル
<ul style="list-style-type: none"> • JP1/AJS3 - View のインストール先フォルダ¥addin.dir 	JP1/AJS3 - View アドインプログラム登録情報フォルダ

注※1

OS やマシンスペック，表示する情報量に変更がある場合は，ファイルを上書きコピーしないで，メモリー所要量を見直して設定し直してください。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド 11.2.5 メモリー所要量を設定する」を参照してください。

注※2

「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。

注※3

設定内容によってはファイルがない場合があります。

注※4

リモートデスクトップ複数接続機能が有効な場合にリカバリーしてください。リモートデスクトップ複数接続機能については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド 11.2.7 複数のリモートデスクトップ接続から同時に JP1/AJS3 - View を操作する」を参照してください。

注※5

ユーザー指定オプションファイル (ajs2view_opt.conf)，システム共通設定ファイル (ajs2view_common.conf, ajs2coview_common.conf)，または壁紙の設定で指定したファイルに変更がある場合は，設定し直してください。

注※6

次のフォルダおよびファイル以外をリカバリーしてください。

<リカバリー対象外>

- ja フォルダ
- en フォルダ
- Cjobregm.exe
- Cjobregm.exe.1000
- CJNAME.cjx.model
- CJX.xsd
- *.dll
- *.olb
- *.tlb

注※7

JP1 ユーザーごとに異なるカスタムジョブを使用する機能が有効な場合にリカバリーしてください。
JP1 ユーザーごとに異なるカスタムジョブを使用する機能については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド 11.2.8 JP1 ユーザーごとに異なるカスタムジョブを使用する」を参照してください。

(3) カスタムジョブアイコンのリカバリー

バックアップしたアイコン用 gif ファイルを、新しい環境のリカバリー対象ファイルの位置にリカバリーしてください。

なお、カスタムジョブのアイコンを作成していない場合、この作業は不要です。

注意事項

リカバリーする前に、次の条件を満たしていることを確認してください。

- JP1/AJS3 - View がインストール済みであること
- JP1/AJS3 - View が停止していること

リカバリー対象ファイルを次の表に示します。

表 2-18 JP1/AJS3 - View のリカバリー対象ファイル

ファイル名	内容
JP1/AJS3 - View のインストール先フォルダ¥image¥custom¥CUSTOM_PC_USER_任意の名称.gif	カスタム PC ジョブのアイコン用 gif ファイル
JP1/AJS3 - View のインストール先フォルダ¥image¥custom¥CUSTOM_UX_USER_任意の名称.gif	カスタム UNIX ジョブのアイコン用 gif ファイル

(4) JP1/AJS3 - View 用にユーザーが作成したアイコンイメージフォルダのリカバリー

バックアップした JP1/AJS3 - View 用のアイコンイメージフォルダを、新しい環境のリカバリー対象フォルダの位置にリカバリーしてください。

バックアップした JP1/AJS3 - View 用のアイコンイメージフォルダがない場合、この作業は不要です。

注意事項

リカバリーする前に、次の条件を満たしていることを確認してください。

- JP1/AJS3 - View がインストール済みであること
- JP1/AJS3 - View が停止していること

表 2-19 アイコンイメージを作成した場合のリカバリ対象フォルダ

フォルダ名	内容
JP1/AJS3 - View のインストール先フォルダ¥image¥extend¥user_任意の名称	ユーザーが作成したアイコンイメージファイルの格納フォルダ

2.3.7 JP1/AJS3 - Web Console の設定情報のリカバリ

バックアップした JP1/AJS3 - Web Console の設定情報をリカバリする場合に、必要な作業を次に示します。

- JP1/AJS3 - Manager のリカバリ
- JP1/AJS3 - Web Console のインストールとセットアップ
- JP1/AJS3 - Web Console のファイルのリカバリ
- サービスの起動

次に、バックアップした JP1/AJS3 - Web Console の設定情報をリカバリするときに必要な作業について説明します。

(1) JP1/AJS3 - Manager のリカバリ

JP1/AJS3 - Web Console をリカバリするホストに、JP1/AJS3 - Manager もリカバリする場合は、先に JP1/AJS3 - Manager をリカバリしてください。

JP1/AJS3 - Manager のリカバリについては、「[2.3.4 JP1/AJS3 - Manager の設定情報のリカバリ](#)」を参照してください。

(2) JP1/AJS3 - Web Console のインストールとセットアップ

JP1/AJS3 - Web Console をインストールして、セットアップしてください。

JP1/AJS3 - Web Console のセットアップについては、マニュアル「[JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 3.4 JP1/AJS3 - Web Console を使用する場合に必要なセットアップ](#)」(Windows の場合) またはマニュアル「[JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 13.3 JP1/AJS3 - Web Console を使用する場合に必要なセットアップ](#)」(UNIX の場合) を参照してください。

(3) JP1/AJS3 - Web Console のファイルのリカバリ

バックアップした JP1/AJS3 - Web Console のファイルを、新しい環境に合わせてリカバリしてください。通信暗号化機能を使用する場合は、バックアップした通信暗号化機能のファイルも、元の位置にリカバリしてください。

注意事項

リカバリーするには、次の条件を満たしていることを確認してください。

- JP1/AJS3 Web Application Server サービスと JP1/AJS3 HTTP Server サービスが停止していること
- クラスタ構成の環境をリカバリーする場合は、クラスタ運用時のセットアップ手順を実施済みであること
- クラスタ構成で、共有ディスクの設定ファイルをリカバリーする場合は、共有ディスクがマウントされていること

(4) サービスの起動

JP1/AJS3 Web Application Server サービスと JP1/AJS3 HTTP Server サービスを起動してください。

2.3.8 その他の情報のリカバリー

その他、次に示す JP1 に関連する設定情報を復旧してください。

JP1 を実行するために必要な情報をリカバリーする場合に、必要な作業を次の表に示します。

表 2-20 JP1 を実行するために必要な情報のリカバリーに必要な作業

作業	Windows	UNIX
サービスのアカウントの設定	○	—
ログインスクリプトのリカバリー	—	○
カーネルパラメーターの設定	—	○
トラブルシュート資料採取ツールのリカバリー	○	○
クラスタ対応ツールのリカバリー (クラスタシステムで必要な場合だけ)	○	○
メールシステムとの連携用のユーザー作成ツールのリカバリー	—	○
各連携機能を使用している場合の設定	○	○
HTTP 接続ジョブで使用するファイルのリカバリー	○	○*

(凡例)

○：必須

—：対象外

注※

対象 OS は Linux だけです。

JP1 を実行するために必要な情報のリカバリーは、Windows と UNIX では異なるため、それぞれの場合に分けて説明します。

なお、ここで説明しているもの以外に、OS やネットワークの設定、クラスタソフトの設定なども復旧してください。詳細については、OS やクラスタソフトなどのドキュメントを参照してください。

(1) Windows の場合

(a) サービスのアカウントの設定

JP1/AJS3 のサービスをユーザーアカウントで実行していた場合は、設定してください。

(b) トラブルシュート資料採取ツールのリカバリー

バックアップしておいたトラブルシュート資料採取ツールをリカバリーしてください。

(c) クラスタ対応ツールのリカバリー（クラスタシステムで必要な場合だけ）

バックアップしておいたクラスタ対応ツールをリカバリーしてください。また、クラスタソフトへ正しく登録されていることを確認してください。

(d) 各連携機能を使用している場合の設定

メール連携、メッセージキュー連携、または HP NNM 連携を使用している場合は、連携機能ごとに設定し直す必要があります。

(e) HTTP 接続ジョブで使用するファイルのリカバリー

バックアップしておいた HTTP 接続ジョブで使用するファイルをリカバリーしてください。

(2) UNIX の場合

(a) ログインスクリプトのリカバリー

JP1 用のユーザーのログインスクリプトをリカバリーしてください。

(b) カーネルパラメーターの設定

カーネルパラメーターの値が適切な値になっていることを確認してください。

(c) トラブルシュート資料採取ツールのリカバリー

バックアップしておいたトラブルシュート資料採取ツールをリカバリーしてください。

(d) クラスタ対応ツールのリカバリー（クラスタシステムで必要な場合だけ）

バックアップしておいたクラスタ対応ツールをリカバリーしてください。また、クラスタソフトへ正しく登録されていることを確認してください。

(e) メールシステムとの連携用のユーザー作成ツールのリカバリー

メールシステムとの連携用のユーザー作成ツールをバックアップした場合は、リカバリーしてください。

(f) 各連携機能を使用している場合の設定

メール連携、メッセージキュー連携、または HP NNM 連携を使用している場合は、連携機能ごとに設定し直す必要があります。

(g) HTTP 接続ジョブで使用するファイルのリカバリー

バックアップしておいた HTTP 接続ジョブで使用するファイルをリカバリーしてください。

2.4 システム全体のバックアップとリカバリー

OSのコマンドやバックアップ・リカバリーツールを使用してシステム全体をバックアップ・リカバリーする場合、リカバリー後に必ずコールドスタートを実施してください。マネージャーホストをコールドスタートして、ジョブネットの登録予定情報、およびジョブネットやジョブの実行情報を初期化して、マネージャーホストとエージェントホストのそれぞれが保持する情報の不整合を一致させる必要があります。

例えば、ジョブネットの保存世代の情報を残したい場合など、運用状況によってマネージャーホストのコールドスタートが難しいときは、エージェントホスト側をコールドスタートする方法でも対処できます。ただし、使用しているすべてのエージェントホストをコールドスタートする必要があるため、エージェントホストの台数などシステム構成を考慮した検討が必要です。また、マネージャーホスト上でジョブを実行している場合は、マネージャーホストをコールドスタートする必要があります。

システム全体のバックアップ・リカバリーを実施する前に、「[2.4.3 システム全体のバックアップとリカバリーに関する注意事項](#)」に記載されている注意事項を確認してください。

マネージャーホスト側またはエージェントホスト側のどちらかで必ずコールドスタートしてください。それぞれのホストでの手順について次に説明します。

2.4.1 マネージャーホスト側をコールドスタートする場合

マネージャーホスト側をコールドスタートすると、ジョブネットの登録予定情報、およびジョブネットやジョブの実行情報がすべて初期化されます。システム全体をバックアップする際に、あらかじめ、`ajsrsexport` コマンドで登録予定情報のバックアップを取得しておきます。リカバリー後に`ajsrsgimport` コマンドでバックアップ時の登録予定情報を回復できます。

マネージャーホスト側でコールドスタートする場合は、システム全体のバックアップおよびリカバリーを次の手順で実施します。

(1) 登録予定情報とシステム全体のバックアップ

1. `ajsrsexport` コマンドを実行し、登録予定情報を退避する。
詳細については、「[3.4.4 ajsrsexport コマンドで登録予定情報をエクスポートする手順](#)」の手順 2 以降を実施してください。
2. JP1/AJS3 サービスを停止する。
3. システム全体のバックアップを実施する。
4. JP1/AJS3 サービスを起動する。

(2) 登録予定情報とシステム全体のリカバリー

1. JP1/AJS3 サービスを停止する。
2. システム全体のリストアを実施する。
3. JP1/AJS3 サービスをコールドスタートで起動する。
4. `ajsgimport` コマンドを実行し、登録予定情報を回復する。
詳細については、「3.4.5 `ajsgimport` コマンドで登録予定情報をインポートする手順」の手順 3 以降を実施してください。

2.4.2 エージェントホスト側をコールドスタートする場合

マネージャーホストをコールドスタートしない場合は、スケジューラーサービスを完全に停止し、エージェントホストではすべてのジョブが終了している状態でシステム全体のバックアップを実施します。ただし、このとき通信障害などでエージェントホストがジョブの停止要求を受け付けられなかった場合、エージェントホスト側で起動条件が初期化されないため、マネージャーホストとエージェントホストとの間でジョブの実行情報が不整合な状態になるおそれがあります。

終了したジョブの起動条件や実行情報に不整合が発生しないようするには、エージェントホスト側で JP1/AJS3 サービスをコールドスタートする必要があります。

(1) システム全体のバックアップ

1. マネージャーホストのスケジューラーサービスを停止する。
`ajsstop` コマンドの `-n` オプション、`-s` オプション、および `-w` オプションを指定して実行し、ジョブネットの実行がすべて終了したあとでスケジューラーサービスを停止します。
`ajsstop` コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド `ajsstop`」を参照してください。
2. JP1/AJS3 サービスを停止する。
マネージャーホスト、およびシステム内のすべてのエージェントホストで JP1/AJS3 サービスを停止します。
3. システム全体のバックアップを実施する。
4. JP1/AJS3 サービスを起動する。
マネージャーホスト、およびシステム内のすべてのエージェントホストで JP1/AJS3 サービスを起動します。

(2) システム全体のリカバリー

1. スケジューラーサービスを停止する。

ajsstop コマンドの -n オプション, -s オプション, および -w オプションを指定して実行し, ジョブネットの実行がすべて終了したあとでスケジューラーサービスを停止します。

2. JP1/AJS3 サービスを停止する。

マネージャーホスト, およびシステム内のすべてのエージェントホスト*で JP1/AJS3 サービスを停止します。

3. システム全体のリストアを実施する。

4. すべてのエージェントホストで JP1/AJS3 サービスをコールドスタートで起動する。

システム内のすべてのエージェントホスト*で JP1/AJS3 サービスをコールドスタートで起動します。

5. マネージャーホストの JP1/AJS3 サービスを起動する。

注※

ジョブの実行先として使用していないエージェントホストでは, JP1/AJS3 サービスの再起動は不要です。

2.4.3 システム全体のバックアップとリカバリーに関する注意事項

- バックアップまたはリカバリーを実施している間は, JP1/AJS3 サービスはすべて停止してください。
- クラスタ運用の場合, ローカルディスクと共有ディスクの両方をバックアップおよびリカバリーしてください。
- バックアップからリカバリーまでの間に発生した情報は, リカバリー後に消失します。例えば次のようなものがあります。
 - システム障害でダウンしてリカバリーした場合の保守情報
 - JP1 イベント
 - 構成定義情報を変更した場合の定義情報
- JP1/AJS3 サービス停止中にスケジュールされているジョブがある場合は, 実行予定時刻を過ぎているため, JP1/AJS3 サービスの起動後に実行されます。ただし, JP1/AJS3 サービスをコールドスタートすればジョブは実行されません。
- JP1/AJS3 にはスペシャルファイルが存在するため, システム全体のバックアップおよびリカバリーを行う場合は, スペシャルファイルもバックアップおよびリカバリーしてください。
- システム全体をバックアップ・リカバリーで移行する場合, JP1 が OS に登録している情報を含めて, ファイルの情報に対してすべて整合性が取れた状態でシステム全体のバックアップを実施し, リカバリー時はバックアップで取得したファイルなどをすべてリカバリーすることが前提です。

- ホスト名または IP アドレスが異なるホストへの移行もできます。しかし、その場合は、JP1/AJS3 を起動する前に次の変更手順を実施してください。
 - ホスト名が異なるホストへ移行する場合
「7.9.1 JP1/AJS3 が動作しているホストの名称を変更する」を参照して、ホスト名の変更手順を実施してください。
 - IP アドレスが異なるホストへ移行する場合
「7.9.2 JP1/AJS3 が動作しているホストの IP アドレスを変更する」を参照して、IP アドレスの変更手順を実施してください。

ホスト名と IP アドレスがどちらも異なる場合は、両方の変更手順が必要です。

- OS のコマンドやバックアップツールを使用したシステム全体のバックアップ・リカバリーについては、使用している環境で十分に検証した上で実施してください。
- JP1/AJS3 - Manager のバージョン 12-60 以前の環境で取得したバックアップデータは、バージョン 13-00 以降では使用できません。バージョン 13-00 以降にバージョンアップしてからバックアップデータを取得してください。
また、バージョン 13-00 以降の環境で取得したバックアップデータは、バージョン 12-60 以前では使用できません。
- リカバリー前に、エージェントホスト側でイベントジョブを実行していた場合、リカバリーしたあとは、動作しているイベントジョブを終了させるため、イベントジョブを実行していたエージェントホストでコールドスタートしてください。

2.5 バックアップ強化機能を使用した JP1/AJS3 - Manager のバックアップとリカバリ


バックアップ強化機能を使用して JP1/AJS3 - Manager をバックアップする方法、およびデータベースに障害などが発生した場合にリカバリする方法について説明します。

バックアップ強化機能を使用するためには、組み込み DB のセットアップ時にバックアップ強化機能を有効にする必要があります。バックアップ強化機能を有効にする方法については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 21.6 JP1/AJS3 の運用中に組み込み DB をバックアップ・リカバリするための設定」を参照してください。

2.5.1 バックアップ強化機能を使用した JP1/AJS3 - Manager のバックアップとリカバリの概要


バックアップ強化機能を使用したバックアップの流れを、次の図に示します。

図 2-7 バックアップ強化機能を使用したバックアップの流れ



バックアップ強化機能を使用したリカバリの流れを、次の図に示します。

図 2-8 バックアップ強化機能を使用したリカバリの流れ



2.5.2 バックアップ

バックアップ強化機能を使用して、JP1/AJS3 - Manager をバックアップする方法を説明します。

(1) 組み込み DB のデータ以外をバックアップする

バックアップ強化機能を使用したバックアップデータは、バックアップを取得した環境と同一の組み込み DB 環境にだけリカバリーできます。そのため、システム全体のバックアップを取得するなど、バックアップ環境と同一の組み込み DB 環境を構築できるようにバックアップを取得してください。バックアップはシステム構成や環境設定情報に変更があった時点で取得することを推奨します。バックアップの取得方法については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド (システム構築編) 5.2 バックアップとリカバリーについて検討する」、および「2.2 JP1/AJS3 を使用するシステムの設定情報のバックアップ」を参照してください。

(2) 組み込み DB のデータをバックアップする

組み込み DB のデータをバックアップすることで、ジョブネットの定義や登録状態などの、日々更新される情報を復旧できるようになります。一日の業務の終了時などに定期的にバックアップを実行することで、障害発生時に近い状態で復旧できます。

組み込み DB のバックアップの手順を次に示します。

1. ローカルディスク上に、バックアップデータ格納ディレクトリを作成する。

バックアップデータ格納ディレクトリは、バックアップを取得する組み込み DB と同等の空き容量が必要です。必要な空き容量の目安を、次の表に示します。

表 2-21 組み込み DB のデータベースモデルと必要な空き容量

データベースモデル	必要な空き容量
大規模	約 7,200 メガバイト
中規模	約 1,900 メガバイト
小規模	約 700 メガバイト

`ajsembdbaddarea` コマンドでデータベース領域を拡張している場合は、拡張した容量を合計した容量が必要になります。また、データベース領域の自動増分機能を有効にしている場合は、自動増分による拡張後の容量が必要になります。

自動増分機能については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 23.2 データベース領域の見積もり」を参照してください。

2. 組み込み DB が稼働状態になっていることを確認する。

`ajsembdbstatus` コマンドを実行し、バックアップを取得する組み込み DB が稼働状態になっていること (UNIT-STAT が ONLINE になっていること) を確認します。

`ajsembdbstatus` コマンドの実行例を次に示します。

```
ajsembdbstatus -s ust -id 組み込みDBセットアップ識別子
```

稼働状態になっていない場合は、ajsembdbstart コマンドに-id **組み込み DB セットアップ識別子**を指定して実行してください。

ajsembdbstatus コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド ajsembdbstatus」を参照してください。ajsembdbstart コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド ajsembdbstart」を参照してください。

3. jajs_dbbackup コマンドを実行する。

バックアップを取得したい組み込み DB のセットアップ識別子と、バックアップデータを格納するバックアップデータ格納ディレクトリを指定して、コマンドを実行します。実行例を次に示します。

```
jajs_dbbackup -id 組み込みDBセットアップ識別子 -o バックアップデータ格納ディレクトリ
```

指定したバックアップデータ格納ディレクトリ配下に、組み込み DB のバックアップデータが格納されます。

jajs_dbbackup コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド jajs_dbbackup」を参照してください。

注意事項

- バックアップデータ格納ディレクトリは、ネットワークドライブ上に作成しないでください。バックアップデータ格納ディレクトリにネットワークドライブを指定した場合の動作は保証できません。
- jajs_dbbackup コマンドでバックアップを取得している間は、ジョブの実行や操作が停止します。jajs_dbbackup コマンドは、ジョブの実行や操作をする時間帯を避けて実行してください。
- 実行中のjajs_dbbackup コマンドをキャンセルする場合の手順の詳細については「(4) 実行中の組み込み DB バックアップ処理をキャンセルする」を参照してください。

(3) バックアップ環境の情報を取得する

バックアップデータからリカバリーを実施するとき、リカバリーの前提条件を確認するために次に示す情報が必要です。jajs_dbbackup コマンドの実行時にあわせて取得することを推奨します。

(a) JP1/AJS3 - Manager のバージョン情報

Windows の場合

次のファイルの情報を確認してください。

JP1/AJS3 - Manager のインストール先フォルダ¥Version.txt

UNIX の場合

/etc/hitachi_setup を実行し、「List Installed Software」を確認してください。

(b) 組み込み DB のバージョン情報

次のコマンドを実行し、表示される情報を取得してください。

```
ajsembdbidlist -v
```

(c) 組み込み DB の構成情報

次のコマンドを実行し、表示される情報を取得してください。

```
ajsembdbstatus -c
```

(d) スケジューラサービス構成情報

次のコマンドを実行し、表示される情報を取得してください。

```
ajsembdbidlist
```

(e) データベース領域の拡張情報

組み込み DB のデータベース領域をajsembdbaddarea コマンドで拡張している場合は、次のフォルダまたはディレクトリを取得してください。

Windows の場合

組み込み DB 運用フォルダ¥CONF¥embrm

UNIX の場合

組み込み DB 運用ディレクトリ/conf/embrm

(f) 組み込み DB のシステム定義

組み込み DB のシステム定義のオペランドを変更している場合は、設定値を取得してください。組み込み DB のシステム定義については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 23.1.1 組み込み DB 稼働環境と運用方法の検討」を参照してください。

(4) 実行中の組み込み DB バックアップ処理をキャンセルする

jajs_dbbackup コマンドを使用した組み込み DB のバックアップ処理は、通常はキャンセルしないでください。一定時間で処理を中断したい場合は、jajs_dbbackup コマンドの-t オプションにタイムアウト時間を指定して実行してください。ただし、緊急時など、タイムアウト時間の満了を待たずにバックアップ処理をキャンセルしたい場合は、次に示すキャンセル手順を実施してください。

1. 組み込み DB のコマンドを実行するために必要な環境変数を設定する。

設定する環境変数を次の表に示します。

表 2-22 設定が必要な環境変数

設定する環境変数	環境変数に指定する内容
PATH	組み込み DB のコマンドを格納するディレクトリを指定します。 Windows の場合 組み込み DB 運用ディレクトリ¥bin UNIX の場合 組み込み DB 運用ディレクトリ/bin
PDCONFPATH	組み込み DB の定義ファイルを格納するディレクトリを指定します。 Windows の場合 組み込み DB 運用ディレクトリ¥conf UNIX の場合 組み込み DB 運用ディレクトリ/conf
PDDIR	組み込み DB 運用ディレクトリ名を指定します。
PDLANG	ANY を指定します。
PDUSER	組み込み DB 管理者（スケジューラデータベースのテーブルの所有者）のユーザーおよびパスワード（ユーザー/パスワード）を指定します。 (例) PDUSER="root"/"root"
PDUXPLDIR	Windows の場合だけ、組み込み DB 作業ディレクトリ名を指定します。
SHLIB_PATH*	UNIX の場合だけ、組み込み DB 運用ディレクトリ/lib を指定します。

注※

Solaris, Linux の場合は、LD_LIBRARY_PATH に、AIX の場合は、LIBPATH になります。

Windows の場合の環境変数設定例

```
x:¥> set PDDIR=c:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥embdb¥_JF0
x:¥> set PDCONFPATH=%PDDIR¥conf
x:¥> set PDUXPLDIR=%PDDIR¥uxpldir

x:¥> set PDUSER="root"/"root"
x:¥> set PDLANG=ANY
x:¥> set PATH=%PATH%;%PDDIR¥bin
```

UNIX (HP-UX) の場合の環境変数設定例

```
# PDDIR=/opt/jp1ajs2/embdb/_JF0
# PDCONFPATH=$PDDIR/conf
# PDUSER=' "root"/"root"'
# PDLANG=ANY
# SHLIB_PATH=$PDDIR/lib
# PATH=$PATH:$PDDIR/bin
```

```
# export PDDIR PDCONFPATH PDUSER PDLANG SHLIB_PATH PATH
```

2. バックアップ処理のサーバ名とプロセス ID を取得する。

次のコマンドを実行し、0bcpx (x は 0, 1, 2...と数値) となっているサーバ名 (SVID) と、そのプロセス ID (PID) を確認します。

```
pdls -d prc -a
```

3. バックアップ処理を中断させる。

手順 2 で確認したサーバ名とプロセス ID を指定して `ajsembdbcancel` コマンドを実行し、バックアップ処理を中断してください。

コマンドの実行例を次に示します。

```
ajsembdbcancel -u サーバ名 -p プロセスID -id 組み込みDBセットアップ識別子
```

`ajsembdbcancel` コマンドの詳細は、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド `ajsembdbcancel`」を参照してください。

注意事項

バックアップ処理をキャンセルする場合は、バックアップ処理が開始してから数分（目安として約 2 分程度）経過してからにしてください。

バックアップ処理が開始してから数分以内は `jajs_dbbackup` コマンド内でバックアップ処理をリトライしているため、バックアップ処理をキャンセルしても再度バックアップ処理が実行されます。

2.5.3 リカバリー

バックアップ強化機能を使用して JP1/AJS3 - Manager をリカバリーする方法を説明します。

(1) 組み込み DB のデータ以外をリカバリーする

ディスク障害などで JP1/AJS3 を使用するシステムの環境が壊れた場合、まず組み込み DB のデータ以外をリカバリーします。このとき、システム全体のバックアップがある場合は、システム全体のバックアップを使用して、システム環境をリカバリーしてください。システム全体のバックアップがない場合は、次の作業を実施してください。

(a) JP1/Base のインストールとセットアップ

JP1/Base をインストールし、セットアップします。JP1/Base のインストールおよびセットアップの手順については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

(b) JP1/AJS3 - Manager のインストール

JP1/AJS3 - Manager をインストールします。JP1/AJS3 - Manager のインストール手順は、OS によって異なります。JP1/AJS3 - Manager のインストールの手順については、次の個所を参照してください。

項番	OS	参照先
1	Windows	マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 2.2.3(1) 新規インストールの場合」
2	HP-UX	マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 12.2.3 HP-UX の場合のインストール」
3	Solaris	マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 12.2.4 Solaris の場合のインストール」
4	AIX	マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 12.2.5 AIX の場合のインストール」
5	Linux	マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 12.2.6 Linux の場合のインストール」

(c) JP1/Base の設定情報のリカバリー

JP1/Base の設定情報のリカバリーについては、「[2.3.3 JP1/Base の設定情報のリカバリー](#)」を参照してください。

(d) 物理HOSTおよび論理HOST環境のリカバリー

リカバリーのためにセットアップする物理HOSTおよび論理HOSTは、バックアップを取得した時点の物理HOSTおよび論理HOSTの環境と同一にする必要があります。次の項目について、バックアップを取得した環境とリカバリー先の環境が一致するように物理HOSTおよび論理HOSTをリカバリーしてください。

- JP1/AJS3 - Manager のバージョン
- 組み込み DB のバージョン
- 組み込み DB の構成
- スケジューラーサービス構成
- 追加したデータベース領域（バックアップ環境で、組み込み DB のデータベース領域をajsembdbaddarea コマンドで追加した場合）
- 組み込み DB のシステム定義

バックアップ強化機能を有効にして物理HOSTをセットアップする手順については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 21.6.1(1) 新規インストール後にスケジューラーサービスと組み込み DB を新規作成する場合」を参照してください。バックアップ強化機能を有効にして論理HOSTをセットアップする手順については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 21.6.2(1) 論理HOSTを新規作成する場合」を参照してください。

(2) 組み込み DB のデータをリカバリーする

jajs_dbrestore コマンドで、組み込み DB のデータをリカバリーします。リカバリーの手順を次に示します。

1. `jajs_dbbackup` コマンドで取得したバックアップデータを、リカバリ後の環境に配置する。

注意事項

バックアップデータは、ネットワークドライブ上に配置しないでください。ネットワークドライブに配置したバックアップデータを指定した場合の動作は保証できません。

2. リカバリ対象のホストの JP1/AJS3 サービスを停止する。

3. リカバリ対象の組み込み DB の起動状態を確認する。

```
ajsembdbstatus -s ust -id 組み込みDBセットアップ識別子
```

4. リカバリ対象の組み込み DB が起動している場合、組み込み DB を正常停止する。停止している場合、一度起動してから正常停止する。

組み込み DB を起動する場合

```
ajsembdbstart -id 組み込みDBセットアップ識別子
```

組み込み DB を正常停止する場合

```
ajsembdbstop -id 組み込みDBセットアップ識別子
```

5. `jajs_dbrestore` コマンドを実行する。

リカバリしたい組み込み DB のセットアップ識別子と、リカバリに使用するバックアップデータを指定して、コマンドを実行します。実行例を次に示します。

```
jajs_dbrestore -id 組み込みDBセットアップ識別子 -i バックアップデータ
```

指定したバックアップデータが、組み込み DB にリカバリされます。

`jajs_dbrestore` コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド `jajs_dbrestore`」を参照してください。

6. JP1/AJS3 サービスを起動する。

`jajs_spmd_status` コマンドを実行して、すべてのプロセスが正常に起動しているか確認してください。

(3) リカバリ後に必要な作業を実施する

ジョブネットおよびジョブの状態の確認、およびジョブの実行抑止の解除など、リカバリ後に必要な作業を実施します。次に示す手順を実施してください。

1. 障害発生時のジョブネットおよびジョブの状態を確認し、状態を変更したり、再実行したりする。

`jajs_dbrestore` コマンドを使用して組み込み DB をリカバリすると、リカバリ後の初回起動時に、スケジューラーサービスはディザスターリカバリスタートします。このため、スケジューラーサービスは実行を抑止した状態で起動され、ジョブおよびジョブネットの状態が変更されます。JP1/AJS3 - View またはコマンドでジョブの状態を確認し、必要に応じてジョブの状態を変更したり、再実行したりして対処してください。

ディザスターリカバリースタートした場合のジョブネットおよびジョブの状態については、「6.2.1(3) (a) マネージャーホストの JP1/AJS3 サービスを再起動する場合」の、ディザスターリカバリースタートした場合のジョブネットおよびジョブの状態についての説明を参照してください。

ジョブの実行状態を確認する方法、および状態変更や再実行の方法については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド」を参照してください。

2. エージェントホストに残っているイベントジョブに関するマネージャーホストの情報を削除する。

次のコマンドをマネージャーホストで実行して、エージェントホストに残っているリカバリー前のマネージャーホストの情報を削除してください。

-a オプションには、対象の実行エージェント名に対応する実行ホスト名を指定してください。

```
jpomanevreset -h 論理ホスト名 -F スケジューラーサービス名 -dh マネージャーホスト名 -a 実行ホスト名
```

リカバリー対象のマネージャーホストが物理ホストの場合、-h オプションの指定は不要です。

論理ホストの場合、-h オプションと-dh オプションには論理ホストのマネージャーホスト名を指定してください。

3. ジョブの実行抑止を解除する。

次のコマンドを実行してジョブの実行抑止を解除し、業務を再開してください。

```
ajsalter -s none -F スケジューラーサービス名
```


3

ジョブネットの退避・回復

この章では、ジョブネットの定義情報や実行登録状態の退避・回復について説明します。定義したジョブネットを、ほかのスケジューラーサービスやホストで実行するために退避・回復したり、バックアップを取得したりできます。

3.1 ジョブネットの退避・回復の概要

ジョブ、ジョブネット、またはジョブグループごとに、ユニットの定義情報を退避・回復できます。ユニットの定義情報のバックアップを取得したり、同じジョブネットを別のスケジューラサービスやホストに配布して実行したりできます。

ジョブグループやジョブネットは、JP1/NETM/DMまたはJP1/FTPを使って配布することもできます。JP1/NETM/DMを使うと、ジョブネットの定義内容を変更したときに自動配布するといった処理ができるので、各ホストでJP1/AJS3の業務を管理しやすくなります。JP1/NETM/DMを使った自動配布については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド 11. JP1/NETM/DMを使った自動配布」を参照してください。

退避・回復の操作は、Administrators 権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザーが実行することを推奨します。

❗ 重要

ここに示す方法で退避できる情報とは、ジョブネットやジョブなどの定義情報のことであり、ジョブネットやジョブの実行結果などの情報を含めたバックアップは取得できません。ジョブネットやジョブの実行結果などを含めた情報の退避・回復を実行する場合は、OSの機能を使用してください。その場合、マネージャーストおよび関係するエージェントホストのJP1/AJS3のサービスをすべて停止してから実行してください。

3.1.1 退避・回復の機能

ユニットの定義情報の退避・回復には、次の二つの方法があります。

- `ajsprint`, `ajsdefine` コマンドを実行する
ユニットの定義情報を任意のファイルに格納して退避・回復します。
- `ajsbackup`, `ajsrestore` コマンドを実行する
ユニットの定義情報を退避ボックスに退避ファイルとして格納し、退避・回復します。また、JP1/AJS3 - View でも同等の操作ができます。

ユニットの退避・回復の機能と使用するコマンドの対応について次の表に示します。

表 3-1 ユニットの退避・回復機能と使用するコマンド

機能	使用するコマンド
ユニットの定義内容の出力	<code>ajsprint</code> *1
ユニットの定義	<code>ajsdefine</code> *1
ユニットの退避	<code>ajsbackup</code> *2

機能		使用するコマンド
ユニットの回復		ajsrestore ^{※2}
退避ボックスの削除		ajsbkudel
退避ボックスの属性変更と表示	所有者	chown ^{※3}
	グループ	chgrp ^{※3}
	許可モード	chmod ^{※3}
	名称変更	mv ^{※3}
	退避ファイル名の一覧	ls ^{※3}
退避ボックス内のユニットの一覧表示		ajsrestore

注※1

任意のファイルで、ユニットを退避・回復する方法です。他ホストにユニットを配布する場合や業務の内容ごとにまとめて退避する必要がない場合に使用します。

注※2

JP1/AJS3 の退避ファイルで、ユニットを退避・回復する方法です。

この操作は [JP1/AJS3 - View] ウィンドウのメニューからも実行できます。操作方法については、「[3.3 ajsbackup, ajsrestore コマンドまたは JP1/AJS3 - View によるジョブネットの退避・回復の操作](#)」を参照してください。他ホストにユニットを配布しない場合や業務の内容ごとにまとめて退避する必要がある場合に使用します。

注※3

UNIX のコマンドです。

3.1.2 退避および回復時の注意事項

- ユニットの名称に 2 バイトコードを使用している場合、退避元と回復先の環境変数LANG を統一してください。例えば、シフト JIS の 2 バイトコードで定義したユニットを退避し、EUC コードしかサポートしていないホストで回復した場合、回復したユニットは使用できません。
- 回復は、回復するジョブネットの実行登録を解除してから実施してください。
- ユニットの参照中や更新中に退避や回復を実行しないでください。退避や回復を実行する場合には、ユニットがほかで使用されていないことを確認してから実行してください。
- 退避したユニットを回復するためには、退避した時点のユニットに更新権限が必要です。もし、更新権限を持たないユーザーが退避を実行した場合、回復は、Administrators 権限またはスーパーユーザー権限を持つユーザーが実行してください。

なお、環境設定パラメーターADMACLIMIT に「yes」を設定している場合は、次の権限を持つ JP1 ユーザーが、退避または回復を実行してください。

- 退避
退避するすべてのユニットに対しての参照権限
- 回復
回復するすべてのユニットに対しての更新権限

環境設定パラメーターADMACLIMITの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.11.2(4) ADMACLIMIT」を参照してください。

- リリース登録されたジョブネット（リリース先のジョブネット）を退避した場合、リリース状態が「リリース待ち」状態の定義は退避されなくて、「適用中」状態のものだけ退避されます。そのため、退避したジョブネットを回復させても、「リリース待ち」状態であった定義は回復されません。「リリース待ち」状態の定義も退避・回復させたい場合は、リリース元ジョブネット（「リリース待ち」状態の定義をリリース登録した元となるジョブネット）についても、退避し、回復後に再度リリース登録してください。
- 退避ボックスには、退避情報管理ファイル（.ajsbkup）が格納されています。退避ボックスの属性変更時には、必ず退避情報管理ファイルの属性も変更してください。
- ajsprint, ajsbackup コマンドまたは JP1/AJS3 - View によるユニットの退避は、ユニットの定義情報だけが退避され、実行結果は退避されません。
- ajsprint, ajsbackup コマンドまたは JP1/AJS3 - View によるユニットの退避で登録状態のジョブネットを退避した場合、ajsdefine, ajsrestore コマンドまたは JP1/AJS3 - View で回復を実行しても、そのジョブネットは登録解除状態となります。
- ajsbackup, ajsrestore コマンドまたは JP1/AJS3 - View を使用することで、退避ボックスごとに複数のユニットをまとめて管理できます。このような管理が必要ない場合は、ajsprint, ajsdefine コマンドでジョブネットの退避・回復を代用できます。
- JP1/AJS3 で退避したユニット定義情報を回復する場合、退避元と回復先のネストジョブネットのスケジュール定義が異なることがあるため注意が必要です。

この現象について、次に示します。

(原因)

次の 1~3 がすべて重なった場合に発生します。

1. スケジュールルールを持つルートジョブネットをコピーし、ネストジョブネットとして定義している
2. 条件 1 のネストジョブネットを含むユニットを、次に示す機能を使用して退避した
 - ajsbackup コマンド
 - ajsexport コマンド
 - ajsprint コマンド
 - JP1/AJS3 - View の退避機能
3. 条件 2 の内容で退避したユニットを、次に示す機能を使用して回復した
 - ajsrestore コマンド
 - ajsimport コマンド
 - ajsdefine コマンド

・ JP1/AJS3 - View の回復機能

(結果)

(原因) に示した 1~3 がすべて重なった場合、次の結果になります。

- 退避元のネストジョブネットのスケジュール定義は、[上位のジョブネットに依存する] のスケジュール定義が有効になる
- 回復先のネストジョブネットのスケジュール定義は、設定されているスケジュールルールの定義が有効になる

(対処)

スケジューラサービスの環境設定パラメーターAJSPRINTNETSCHPRF に「no」を設定したあとに退避・回復を実行すると、退避元と回復先のユニット定義情報が一致します。この設定は、JP1/AJS3 またはバージョン 08-00 以降の JP1/AJS2 を新規にインストールした場合に初期状態で設定されています。08-00 より前のバージョンの JP1/AJS2 からバージョンアップインストールした状態でこの設定をしていない場合は、必要に応じて設定してください。環境設定パラメーターAJSPRINTNETSCHPRF の設定方法については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 4.2 環境設定パラメーターの設定」を参照してください。

- コマンドの引数にファイル名を指定する場合は、ファイルの内容を環境設定パラメーターAJSCHARCODE に指定した文字コードに合わせる必要があります。

3.2 ajsprint, ajsdefine コマンドによるジョブネットの退避・回復の操作

ajsprint コマンドによる退避を実行すると、ユニットの定義情報が任意のファイルに格納されます。また、ajsdefine コマンドによる回復を実行すると、ファイルの内容でユニットが定義されます。

ajsprint, ajsdefine コマンドによるジョブネットの退避・回復は、退避ボックスによる管理を行わないため、退避情報ディレクトリ、退避ボックス、退避ファイルといった階層構造を意識する必要がありません。他ホストにユニットを配布したり、業務の内容ごとにまとめて退避したりする必要がない場合には、ajsprint, ajsdefine コマンドによるジョブネットの退避・回復を使用してください。

3.2.1 ajsprint コマンドでユニットを退避する手順

ajsprint コマンドでユニットを退避するために必要な権限を次の表に示します。

表 3-2 退避するために必要な権限

対象	退避に必要な操作権限
退避するユニット	JP1 ユーザーでの参照権限*
退避する階層の上位のユニット	JP1 ユーザーでの参照権限*
退避する階層の下位のユニット	JP1 ユーザーでの参照権限*

注※

退避したユニットを回復するためには、退避した時点のユニットに更新権限が必要です。もし、更新権限を持たないユーザーが退避を実行した場合、回復は、Administrators 権限またはスーパーユーザー権限を持つ OS ユーザーにマッピングした JP1 ユーザーで実行してください。ただし、環境設定パラメーターADMACLIMITに「yes」を設定している場合は、更新権限を持つ JP1 ユーザーで回復を実行してください。

環境設定パラメーターADMACLIMITの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.11.2(4) ADMACLIMIT」を参照してください。

ajsprint コマンドでユニットを退避する例を次に示します。

(例)

任意の退避ファイル (c:¥backup¥unit.txt) にユニット (/UNIT) を退避する場合

```
ajsprint -a /UNIT > c:¥backup¥unit.txt
```

ajsprint コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド ajsprint」を参照してください。

3.2.2 ajsdefine コマンドでユニットを回復する手順

ajsdefine コマンドでユニットを回復するために必要な権限を次の表に示します。

表 3-3 回復するために必要な権限

対象	回復に必要な操作権限
退避ファイル	OS ユーザーでの参照権限
回復する階層の上位のユニット	JP1 ユーザーでの参照権限
回復する階層	JP1 ユーザーでの更新権限
回復する階層の下位のユニット	JP1 ユーザーでの更新権限

ajsdefine コマンドでユニットを回復する例を次に示します。

(例)

任意の退避ファイル (c:¥backup¥unit.txt) に退避したユニットを回復する場合

```
ajsdefine c:¥backup¥unit.txt
```

ajsdefine コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド ajsdefine」を参照してください。

3.3 ajsbackup, ajsrestore コマンドまたは JP1/AJS3 - View によるジョブネットの退避・回復の操作

ajsbackup コマンドまたは JP1/AJS3 - View による退避を実行すると、ユニットの定義情報が退避ファイルとして特定のディレクトリに格納されます。また、回復を実行すると、特定のディレクトリ中に格納された退避ファイルの内容でユニットが定義されます。


補足事項

ajsbackup, ajsrestore コマンド, または JP1/AJS3 - View によるジョブネットの退避・回復は、退避ボックスによる管理を行うため、退避情報ディレクトリ, 退避ボックス, 退避ファイルといった階層構造を意識する必要があります。業務の内容ごとに分類して退避できるメリットがありますが、他ホストにユニットを配布する場合や、業務の内容ごとにまとめて退避する必要がない場合には、階層構造を意識する必要のない, ajsprint, ajsdefine コマンドによるジョブネットの退避・回復を行ってください。

3.3.1 ajsbackup コマンドまたは JP1/AJS3 - View で退避した情報の格納場所

ajsbackup コマンドまたは JP1/AJS3 - View で退避した情報の格納場所を次の図に示します。

図 3-1 退避時の情報の格納場所



それぞれの部分について説明します。

退避情報ディレクトリ

退避情報を格納するディレクトリです。JP1/AJS3 の環境設定パラメーターで、任意のディレクトリ名を指定できます。

退避ボックス

退避ファイルを格納するためのディレクトリです。退避するときに、任意のディレクトリ名を指定できます。ただし、Windows の場合、「CON」, 「PRN」, 「AUX」, 「CLOCK\$」, 「NUL」, 「COMm (m は 1 から 9 までの任意の整数)」および「LPTn (n は 1 から 9 までの任意の整数)」は、退避ボックスのディレクトリ名に使用できません。退避ボックスを定義すると、複数のユニットの追加・変更内容をまとめられます。例えば、業務の内容ごとに退避ボックスを作成しておくと、業務ごとに追加・変更内容を管理できます。

一つの退避ボックスには、最大で 1,024 個の退避ファイルが作成できます。

退避したユニットは、同一サーバでだけ回復できます。別のサーバでユニットを回復する場合、移行元のサーバでajsprint コマンドを使用してユニットの定義を出力し、移行先のサーバでajsdefine コマンドを使用してユニットを回復してください。

退避ファイル

ユニットをajsprint コマンドの-a オプションで出力した形で格納したファイルです。ファイル名には、「0001」から「1024」の 4 けたの数字が自動的に定義されます。

退避情報管理ファイル

退避ボックスに保存された退避ファイルについての情報を管理するためのファイルです。

退避ボックス内の退避ファイル名やユニット名を知りたい場合は、ajsrestore コマンドを使用します。

3.3.2 ajsbackup コマンドまたは JP1/AJS3 - View でユニットを退避する手順

ajsbackup コマンドまたは JP1/AJS3 - View でユニットを退避するために必要な権限を次の表に示します。

表 3-4 退避するために必要な権限

対象	退避に必要な操作権限
退避ボックス	OS ユーザーでの更新権限
退避するユニット	JP1 ユーザーでの参照権限*
退避する階層の上位のユニット	JP1 ユーザーでの参照権限*
退避する階層の下位のユニット	JP1 ユーザーでの参照権限*

注※

退避したユニットを回復するためには、退避した時点のユニットに更新権限が必要です。もし、更新権限を持たないユーザーが退避を実行した場合、回復は、Administrators 権限またはスーパーユーザー権限を持つ OS ユーザーにマッピングした JP1 ユーザーで実行してください。ただし、環境設定パラ

メーターADMACLIMITに「yes」を設定している場合は、更新権限を持つJP1ユーザーで回復を実行してください。

環境設定パラメーターADMACLIMITの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.11.2(4) ADMACLIMIT」を参照してください。

JP1/AJS3 - View でユニットを退避する手順を説明します。

1. [JP1/AJS3 - View] ウィンドウまたは [ジョブネットエディタ] ウィンドウで、退避させたいユニットを選択する。

ツリーエリアでジョブグループやジョブネットを選択した場合は、選択したジョブグループやジョブネットの直下にあるユニットが退避の対象になります。

2. [ファイル] - [退避] を選択する。

[退避] ダイアログボックスが表示されます。ダイアログボックスの [ユニットの要素] には、選択したユニットが表示されています。

3. ユニットの退避先の退避ボックス名を入力する。

既存の退避ボックス名をダブルクリックすると、そのボックス名が [退避ボックス名] に入力されます。

4. [退避の対象] に退避させたいユニットの名称を入力する。

[ユニットの要素] に表示されている名称をダブルクリックすると、その名称が [退避の対象] に入力されます。

5. ほかに必要な情報を定義して [OK] ボタンをクリックする。

選択したユニットが退避されます。

ajsbackup コマンドでユニットを退避する例を次に示します。

(例)

新規の退避ボックス (BACKUP) に、ユニット (/UNIT) を退避する場合

```
ajsbackup -m -n BACKUP /UNIT
```

ajsbackup コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド ajsbackup」を参照してください。

3.3.3 ajsrestore コマンドまたは JP1/AJS3 - View でユニットを回復する手順

ajsrestore コマンドまたは JP1/AJS3 - View でユニットを回復するために必要な権限を次の表に示します。

表 3-5 回復するために必要な権限

対象	回復に必要な操作権限
退避ボックス	OS ユーザーでのディレクトリ移動権限
退避ファイル	OS ユーザーでの更新権限
回復する階層の上位のユニット	JP1 ユーザーでの参照権限
回復する階層	JP1 ユーザーでの参照権限
回復する階層の下位のユニット	JP1 ユーザーでの参照権限

JP1/AJS3 - View でユニットを回復する手順を説明します。

1. [JP1/AJS3 - View] ウィンドウまたは [ジョブネットエディタ] ウィンドウで、回復先のジョブネットまたはジョブグループを選択する。
2. [ファイル] - [回復] を選択する。
[回復] ダイアログボックスが表示されます。ダイアログボックスの [退避ボックス] には、現在定義されている退避ボックス名が表示されています。
3. [退避ボックス] でボックス名を選択する。
選択した退避ボックスに格納されている退避ファイル一覧が [退避ファイル] に表示されます。
4. [退避ファイル] から退避ファイル名を選択してダブルクリックする。
ファイル名が [回復の対象] に入力されます。
5. [OK] ボタンをクリックする。
指定した場所にユニットが回復されます。

ajsrestore コマンドでユニットを回復する例を次に示します。

(例)

退避ボックス (BACKUP) の中に退避したユニットを回復する場合

```
ajsrestore -n BACKUP
```

ajsrestore コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド ajsrestore」を参照してください。

3.3.4 退避ボックスの属性を変更および表示する (UNIX 限定)

UNIX のコマンドを使って、退避ボックスの属性を変更および表示します。

コマンドの使用例を次に示します。なお、この例では、次のコマンドを実行し、カレントディレクトリが JP1/AJS3 の環境設定パラメーター AJSBKUR00T で定義したディレクトリになっているものとします。

cd /var/opt/jp1ajs2/backup/schedule (標準値の場合)

(例 1)

退避ボックス (BACKUP) の所有者を「user2」に変更し、user2 だけが更新できるようにする場合

```
chmod 0744 BACKUP/.ajsbkup
chown user2 BACKUP/.ajsbkup
chmod 0755 BACKUP
chown user2 BACKUP
```

(例 2)

退避ボックス (BACKUP) の名称を「host1_BACKUP」に変更する場合

```
mv BACKUP host1_BACKUP
```

(例 3)

退避ボックス (BACKUP) の中の退避ファイル名の一覧を表示する場合

```
ls -la BACKUP
```

3.3.5 退避ボックスまたは退避ファイルを削除する

退避ボックスまたは退避ファイルを削除する場合、ajsbkudel コマンドを実行します。退避ボックスまたは退避ファイルの削除は、OS ユーザーでの更新権限を持つユーザーが実行できます。

ajsbkudel コマンドで退避ボックスを削除する例を次に示します。

(例)

退避ボックス (BACKUP) を削除する場合

```
ajsbkudel -n BACKUP
```

ajsbkudel コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド ajsbkudel」を参照してください。

3.3.6 退避ボックス中のユニットの一覧を表示する

退避ボックスに格納されているユニットは、次の方法で一覧表示できます。

- JP1/AJS3 - View で、退避するときに [退避] ダイアログボックスで確認する。
- ajsrestore コマンドを、-t オプションを付けて実行する。
表示形式は、「退避ファイル番号:退避元ユニット:退避ユニット名:ユニット種別」です。
ajsrestore コマンドを使って表示させる例を次に示します。

(例)

退避ボックス (BACKUP) の中に退避したユニットの一覧を表示する場合

コマンド実行例

```
ajsrestore -t -n BACKUP
```

コマンド実行時の出力例

```
0001:/資材部:テンプレート:g
```

```
0002:/資材部/出庫管理:出庫伝票作成:n
```

ajsrestore コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド ajsrestore」を参照してください。


3.4 ajsrgexport, ajsrgimport コマンドによるジョブネットの実行登録状態のバックアップ・リカバリ

ajsrgexport コマンドでジョブネットの登録予定情報をエクスポートする機能と、ajsrgimport コマンドでインポートする機能を使用して、ジョブネットの実行登録状態をバックアップ・リカバリできます。

3.4.1 実行登録状態のバックアップ・リカバリの概要

登録予定情報のエクスポート・インポート機能を使用したジョブネットの実行登録状態のバックアップとリカバリの概要を次に示します。

図 3-2 登録予定情報のエクスポート・インポート機能を使用した実行登録状態のバックアップとリカバリ



ajsprint コマンドとajsdefine コマンドを使用してユニット定義情報をバックアップ・リカバリーするのに対し、ajsrgexport コマンドとajsrgimport コマンドでは、ジョブネットの登録予定情報をエクスポートし、その情報をインポートすることで、ジョブネットの実行登録状態をバックアップ・リカバリーします。

JP1/AJS3 のシステムに障害などが発生した場合、これらの機能を使用することで運用再開までの作業を大幅に短縮できます。

(1) 登録予定情報のエクスポート (ajsrgexport コマンド)


ajsrgexport コマンドでは、ジョブネットの実行登録状態（実行登録時に指定したマクロ変数やタイムゾーンなどの情報を含む）をテキスト形式のファイルにエクスポートします。このジョブネットの実行登録状態や登録時に指定した条件などの情報を登録予定情報と呼びます。また、登録予定情報をエクスポートしたファイルを登録予定情報ファイルと呼びます。ajsrgexport コマンドの詳細についてはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド ajsrgexport」を、登録予定情報ファイルについてはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 5.6 登録予定情報ファイル」を参照してください。

エクスポートの対象は、「計画実行」または「確定実行」で実行登録されている次のルートジョブネットです。「即時実行」で実行登録されているジョブネットを指定した場合は、登録予定情報をエクスポートしません。

- ルートジョブネット
- ルートリモートジョブネット
- プランニンググループ配下のルートジョブネット

計画実行登録したジョブネットの場合は、直近の実行予定をエクスポートします。確定実行登録したジョブネットの場合は、直近の実行予定以降の作成済み予定をエクスポートします。どちらの場合も、実行結果および擬似予定はエクスポートしません。擬似予定については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド 4.4.2(1) スケジュールシミュレーション」を参照してください。

図 3-3 エクスポートされる実行予定




なお、計画実行登録の場合、計画一時変更分の予定をエクスポートしないため、インポートしたあとに計画一時変更をし直す必要があります。確定実行登録の場合、計画一時変更している予定をエクスポートします。ただし、インポート先で計画一時変更分の予定を変更解除することはできません。また、確定実行登録の計画一時変更している予定からエクスポートされる情報には、待ち合わせ条件を一時的に有効または無効にした情報は含まれません。インポートしたあとに、必要に応じて再度待ち合わせ条件を有効または無効にする計画一時変更を実施してください。

(2) 登録予定情報のインポート (ajsrimport コマンド)

ajsrimport コマンドでエクスポートした登録予定情報ファイルをインポートし、エクスポート時と同一の実行登録状態にします。ajsrimport コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド ajsrimport」を参照してください。

計画実行登録されていたジョブネットの場合は、インポート後にジョブネットのスケジュールルールに基づいて再計算されます。一方、確定実行登録されていたジョブネットの場合は、エクスポートした登録予定情報ファイルの内容に基づき、ajsrimport コマンドの実行日以降の実行予定をインポートします。

図 3-4 インポートされる実行予定



インポート対象のルートジョブグループ配下は、エクスポート元とインポート先とで同一のユニット構成である必要があります。

次のような場合はインポートできません。

- エクスポートしたユニットの実行登録時の JP1 ユーザーと、インポートを実行する JP1 ユーザーが異なる。
- 指定したユニットがエクスポートした登録予定情報ファイルにない。
- 登録予定情報ファイルにアクセスできない。
- 登録予定情報ファイルの中に、インポート先にないユニットがある。
- 指定した登録予定情報ファイル名が 255 バイトを超えている。
- 登録予定情報ファイルの内容に、不正な定義がある。
- 指定したユニットがインポート先にない。
- インポート対象のジョブネットが、インポート先ですでに実行登録されている。
- インポート実行日がジョブネットのスケジュールルールの有効範囲を過ぎている。
- ジョブネットのスケジュールルールで、処理サイクルまたは振り替え方法が指定されていない。
- 排他スケジュールに指定されているジョブネットが、エクスポート元とインポート先で異なる。
- カレンダーを参照するジョブグループがない。

3.4.2 実行登録状態のバックアップ・リカバリーの前提条件

登録予定情報のエクスポート・インポート機能を使用する場合、インポート先でジョブの実行ができるようにインポート先の環境をエクスポート元の環境と合わせておく必要があります。

必要に応じて、インポートの前に「[2.3 JP1/AJS3 を使用するシステムの設定情報のリカバリー](#)」に記載されている手順に従って、ジョブの実行ができる環境を整えておいてください。

登録予定情報のエクスポート・インポート機能は、エクスポート元とインポート先のホストや、スケジューラーサービスが異なっても使用できます。ただし、インポート先の環境に合わせて、登録予定情報ファイルの文字コードや改行コードを合わせる必要があります。

その他のホストやスケジューラーサービスでエクスポート・インポートする場合の前提条件と、前提条件を満たさなかった場合の影響について、次に示します。

• ホストに関する前提条件

前提条件	前提条件を満たさない場合の影響
エクスポート元とインポート先で、ジョブネットの実行登録時に使用したタイムゾーンの名称と、そのタイムゾーンで表される時間帯が同じであること。	エクスポート元と異なる開始予定日時のスケジュールが生成されるおそれがあります。

前提条件	前提条件を満たさない場合の影響
エクスポート元およびインポート先と、エージェントホストが通信できること。	エージェントホストと通信できない場合、インポート時にジョブを実行できません。
エクスポート元およびインポート先と、QUEUE ジョブに指定したホストが通信できること。	エージェントホストと通信できない場合、インポート時にQUEUE ジョブを実行できません。
エクスポート元とインポート先で、言語種別（日本語・英語・中国語）が同じであること。	ユニット定義やジョブネットの実行登録時に指定したマクロ変数にマルチバイト文字が含まれる場合、インポートすると文字化けが発生するため、インポートできません。

• JP1/Base の設定での前提条件

前提条件	前提条件を満たさない場合の影響
ジョブネット実行登録時の JP1 ユーザーがインポート先でユーザーマッピングされていること。	ジョブネット実行登録時の JP1 ユーザーがインポート先でユーザーマッピングされていない場合、インポート時にエラーとなります。
エクスポート元とインポート先で認証サーバが異なる場合、双方の認証サーバで同一の JP1 ユーザー・アクセス権限が登録されていること。	エクスポート元・インポート先の認証サーバに同一の JP1 ユーザー・アクセス権限が登録されていない場合、インポート時またはジョブ実行時にエラーが発生するおそれがあります。

• スケジューラーサービスでの前提条件

前提条件	前提条件を満たさない場合の影響
インポート先の JP1/AJS3 のローカル時刻がエクスポート元より遅れていないこと。	インポート先のローカル時刻がエクスポート元より遅れている場合、エクスポート元で実行したスケジュールが再度生成されることがあります。
キューレスジョブを使用する場合、インポート先でも <code>ajsqlsetup</code> コマンド（キューレスジョブ実行環境セットアップ）を実行していること。	キューレスジョブ実行環境がセットアップされていない場合、インポート後、ジョブ実行時にキューレスジョブを実行できません。

• ジョブ実行環境での前提条件

前提条件	前提条件を満たさない場合の影響
エクスポート元およびインポート先に、ジョブの運用で使用する転送ファイルがあること。	転送ファイルがない場合、インポート後、ジョブ実行時にエラーとなります。
エクスポート元のジョブ実行時に使用するエージェントやキューがインポート先に定義されていること。	ジョブ実行時に使用するエージェントやキューが定義されていない場合、インポート後、ジョブ実行時にエラーとなります。

• 環境設定パラメーターでの前提条件

エクスポート元とインポート先で、次の環境設定パラメーターの値が同一であること。

- スケジューラーサービスに関する環境設定パラメーター

環境設定パラメーター※	前提条件を満たさない場合の影響
AJSCHARCODE (スケジューラサービスの文字コード)	ユニット定義やジョブネット実行登録時に指定したマクロ変数にマルチバイト文字が含まれる場合、それらの文字列はAJSCHARCODEに指定した文字コードで表されます。したがって、エクスポート元とインポート先でAJSCHARCODEに指定する文字コードが異なる場合、インポートすると文字化けが発生するため、インポートできません。
ROOTJOBNETSCHEDULERANGE (ルートジョブネットの時間制)	エクスポート元が48時間制で、インポート先が24時間制となっている場合、日またがりのスケジュールの実行日は翌日扱いとなります。この場合、例えばジョブネットを運用日に実行する場合、日またがりのスケジュールで翌日扱いとなったときに翌日が休業日であるとスケジュールは生成されません。

注※

定義キーは、[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名} ¥JP1AJSMANAGER ¥スケジューラサービス名]です。

環境設定パラメーターAJSCHARCODEの、OSごとの文字コードの設定について次に示します。

AJSCHARCODEの値	ajsrsexport コマンド実行時の環境変数 LANG の値			
	HP-UX	Solaris	AIX	Linux
SJIS	ja_JP.SJIS japanese	ja_JP.PCK	Ja_JP Ja_JP.IBM-932	-
EUC	ja_JP.eucJP japanese.euc	ja ja_JP.eucJP	ja_JP ja_JP.IBM-eucJP	-
C	C	C	C	C en_US.UTF-8 en_US.utf8
UTF-8	ja_JP.utf8	ja_JP.UTF-8	JA_JP JA_JP.UTF-8	ja_JP.UTF-8 ja_JP.utf8

(凡例)

- : 使用できません。

• ジョブ実行環境に関する環境設定パラメーター

定義キー	環境設定パラメーター	定義内容
[{JP1_DEFAULT 論理ホスト名} ¥JP1NBQMANAGER ¥Queue]	MaximumQueue※ ¹	キューの最大定義数
[{JP1_DEFAULT 論理ホスト名} ¥JP1NBQMANAGER ¥Job]	MaximumContentJob※ ²	システム内の最大ジョブ数
	AlterContentJob※ ²	システム内の警告ジョブ数
[{JP1_DEFAULT 論理ホスト名} ¥JP1NBQMANAGER ¥Agent]	MaximumAgent※ ¹	エージェントの最大定義数
	LeastRecentlyUsed※ ²	ジョブを配信するエージェントホストの決定方式の定義

定義キー	環境設定パラメーター	定義内容
[{JP1_DEFAULT 論理ホスト名} ¥JP1NBQMANAGER¥Resource]	MaximumResource ^{※1}	排他実行リソースの最大定義数
[{JP1_DEFAULT 論理ホスト名} ¥JP1NBQCLIENT¥PathEnv]	All Users ^{※2}	転送元ファイルの検索パス
	JP1 ユーザー名 ^{※2}	転送元ファイルの検索パス
[{JP1_DEFAULT 論理ホスト名} ¥JP1NBQCLIENT¥Process]	MacroOptionReplaceMode ^{※2}	マクロ変数の引き継ぎ情報がNULL 文字列の置き換え方法の設定

注※1

値が同一でなかった場合、エージェントやキューを定義できなくなるおそれがあります。

注※2

値が同一でなかった場合、ジョブの実行に影響が出るおそれがあります。

• エクスポート・インポートするユニットの前提条件

前提条件	前提条件を満たさない場合の影響
エクスポート元のマネージャー上でジョブを実行していないこと。	エクスポート元のマネージャーがダウンしているケースや、ジョブの実行先が異なるケースがあり、インポート後、ジョブ実行時にエラーになることがあります。
QUEUE ジョブのホスト名に、エクスポート元の物理ホスト・論理ホストを指定していないこと。	エクスポート元のマネージャーがダウンしているケースや、ジョブの実行先が異なるケースがあり、インポート後、ジョブ実行時にエラーになることがあります。
エクスポートするユニットを計画実行登録している場合、エクスポート元とインポート先でルートジョブネットまでのユニット完全パスが同一であること。	インポート時にエラーになります。
エクスポートするルートジョブネットを確定実行登録している場合、エクスポート元とインポート先でルートジョブネットまでのユニット完全パスが同一であり、かつルートジョブネット配下のユニット構成がすべて同じであること。	インポート時にエラーになります。
その他のジョブグループのカレンダーを参照するように指定しているジョブネットをインポートする場合、参照先のジョブグループがエクスポート元と同一パスでインポート先にも存在すること。	インポート時に実行登録失敗となります。
排他スケジュールを指定しているジョブネットをインポートする場合、排他ジョブネットがエクスポート元と同一パスでインポート先にも存在すること。	インポート時に実行登録失敗となります。
ジョブネットコネクタを含むルートジョブネットをインポートする場合、接続先のジョブネットがエクスポート元と同一パスでインポート先にも存在すること。	インポート後、ジョブ実行時にジョブネットコネクタが異常検出実行中のままとなります。
接続先のジョブネットをインポートする場合、ジョブネットコネクタがエクスポート元と同一パスでインポート先にも存在すること。	インポート後、ジョブ実行時に接続先のジョブネットが次のように動作します。

前提条件	前提条件を満たさない場合の影響
接続先のジョブネットをインポートする場合、ジョブネットコネクタがエクスポート元と同一パスでインポート先にも存在すること。	実行順序制御方式が「同期」の場合 開始予定日時を過ぎた時点で実行されます。 実行順序制御方式が「非同期」の場合 開始予定日時になった時点で実行されます。

3.4.3 実行登録状態のバックアップ・リカバリーの注意事項


登録予定情報のエクスポート・インポート機能を使用する際の注意事項を次に示します。

- 世代の作成中・削除中にエクスポートした場合

エクスポート機能では、エクスポートコマンド (ajsrgexport) 実行時の登録状態をエクスポートします。したがって、世代の作成中・削除中（確定実行を期間指定で登録中、計画一時変更中、および登録解除中）にエクスポートを実行すると、作成途中または削除途中の世代をそのままエクスポートしてしまいます。

世代の作成中にエクスポートした場合の例を次に示します。

図 3-5 世代の作成中（確定実行登録）にエクスポートした場合の例



例えば、図 3-5 のように 4 月 1 日から 4 月 6 日までの確定世代を作成する際に、4 月 2 日までの世代しか作成していないタイミングで登録予定情報のエクスポートを実行した場合は、4 月 2 日までの世代だけ出力され、4 月 3 日以降の世代はエクスポートされません。

登録予定情報のエクスポートは、実行登録や登録解除、計画一時変更の処理中など、世代の作成中に実行しないでください。

- **起動条件を定義しているジョブネットの場合**

起動条件を定義していて、ジョブネットのスケジュールルールで起動条件の有効範囲を設定している場合、エクスポート時点までの、起動条件のイベントの発生回数・監視時間は出力されません。例えば、起動条件の有効範囲を 5 回と設定していて、エクスポート時点ですでに 2 回イベントが発生している場合でも、インポート後にはイベントの発生を 5 回監視します。

3.4.4 ajssrgexport コマンドで登録予定情報をエクスポートする手順

登録予定情報をエクスポートする手順を次に示します。

1. ユニット定義情報をバックアップする。

必要に応じて、ユニット定義情報をバックアップします。

詳細については、「[2.2.3\(4\) ユニット定義のバックアップ](#)」を参照してください。

2. ajssrgexport コマンドを実行し、登録予定情報をエクスポートする。

次の形式でコマンドを実行します。

```
ajssrgexport [-F サービス名] [-R] [-e {s|f}] [-o 登録予定情報ファイル名] [-m] ユニット名.  
..
```

ajssrgexport コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド ajssrgexport」を参照してください。

注意事項

エクスポートした登録予定情報ファイルは修正しないでください。修正した場合、正常に動作しないおそれがあります。

3. 実行予定の計画一時変更を確認する。

計画実行登録の場合、計画一時変更していても変更分の情報はエクスポートされないため、インポートする情報は計画一時変更前のものとなります。インポート先で計画一時変更した予定で実行したい場合は、インポート後に計画一時変更するための資料を残すように運用してください。

確定実行登録の場合、計画一時変更していた情報もエクスポートされるため、インポート後も変更された予定で実行登録されます。ただし、変更解除できないため、インポート後に変更した予定を元に戻すための資料を残すように運用してください。

インポート後に計画一時変更または変更した予定を元に戻すための資料がない場合は、ajssshow コマンドで登録状態を確認し、情報をエクスポートしてください。ajssshow コマンドについては、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド ajssshow」を参照してください。

なお、実行予定を計画一時変更していない場合、この操作は不要です。

注意事項

`ajsrsexport` コマンドは、実行登録されているルートジョブネットの実行予定世代から登録予定情報を取得します。確定実行登録しているルートジョブネットをエクスポートする場合、計画一時変更した情報も取得するため、世代情報が変更されるタイミング（ルートジョブネットの実行登録処理中や、予定情報の作成中・削除中）に実行すると、エラーとなるおそれがあります。

ジョブネットの実行予定世代については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド 4.2 ジョブネットの世代管理」を参照してください。

3.4.5 ajsgimport コマンドで登録予定情報をインポートする手順

登録予定情報をインポートする手順を次に示します。

1. ユニット定義情報をリカバリーする。

必要に応じて、ユニット定義情報をリカバリーします。

詳細については、「[2.3.4\(9\) ユニット定義のリカバリー](#)」を参照してください。

登録予定情報のエクスポート時からユニット定義情報に変更がない場合、この操作は不要です。

2. エージェントホストのサービスを再起動する。

マネージャー・エージェントが別ホストで、イベント監視を行っている場合は、エージェントホストの JP1/AJS3 のサービスを再起動してください。

それ以外の場合、この操作は不要です。

3. ajsalter コマンドを実行してジョブの実行を抑止する。

次の形式でコマンドを実行します。

```
ajsalter -F サービス名 -s EXEC
```

`ajsalter` コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド `ajsalter`」を参照してください。

4. ajsgimport コマンドを実行し、登録予定情報をインポートする。

次の形式でコマンドを実行します。

```
ajsgimport [-F サービス名] [-f] [-c] [-u ユニット名|-o ユニット名]... -i 登録予定情報  
ファイル名
```

注意事項

`ajsgimport` コマンドを実行する前に、対象となるジョブネットが登録解除されていることを確認してください。ジョブネットが登録済みの場合、`ajsgimport` コマンドは異常終了します。

補足事項

ajsrgimport コマンドの-f オプションで、インポートした時点ですでに当日の実行開始予定時刻を過ぎていた場合に、すぐに実行を開始するか、実行を抑止するかを指定できます。

ajsrgimport コマンドの-c オプションで、インポートによる実行登録時に、スケジュールを作成できずにエラーになっても、ほかに実行登録対象のルートジョブネットが存在する場合は、コマンドの実行を続行するかを指定できます。

ajsrgimport コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド ajsrgimport」を参照してください。

5. 登録状態（インポート状態）を確認し、必要に応じて変更する。

当日に実行させたくないジョブネットや、保留・保留解除などを一時変更したいユニットがあれば、計画一時変更を行います。

6. インポートを実行した結果に問題がないことを確認したら、ajsalter コマンドを実行してジョブの実行抑止を解除する。

次の形式でコマンドを実行します。

```
ajsalter -F サービス名 -s none
```

ajsalter コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド ajsalter」を参照してください。

4

ジョブネットの監視

JP1/AJS3 では、自動化した業務（ジョブネット）が正常に運用されているかを判断するため、主に次の二つのことを実施する必要があります。

- ・ジョブネットの実行結果の確認
- ・ジョブネットの実行時間の監視

この章では、ジョブネットの監視について説明します。

4.1 ジョブネットの実行結果の確認と実行時間の監視

ここでは、ジョブネットの実行結果を確認したり、実行時間を監視したりする方法について説明します。

4.1.1 ジョブネットの実行結果を確認する

JP1/AJS3 で自動化して運用している業務（ジョブネット）が正常に運用されているかを判断するには、ジョブネットの実行結果を確認する必要があります。

(1) ジョブネットの実行結果の確認

ジョブネットの実行結果の確認は、次の表に示す方法で実施できます。

表 4-1 実行結果の確認方法

確認の種類	確認方法
画面 (JP1/AJS3 - View)	次に示すウィンドウで、正常終了を表す色（デフォルトでは、薄い緑）が表示されていれば、そのジョブネットやジョブは正常に終了しています。 <ul style="list-style-type: none">• [JP1/AJS3 - View] ウィンドウ（サマリー監視画面）• [ジョブネットモニタ] ウィンドウ（定義ウィンドウ形式）• [マンスリースケジュール] ウィンドウ（カレンダー形式）• [デイリースケジュール] ウィンドウ（チャート形式）
画面 (Web GUI (ジョブポータル))	JP1/AJS3 - Web Console を使用すると、ジョブネットやジョブの実行状態を、Web ブラウザーを使用して Web GUI (ジョブポータル) で確認できます。
ユーザーアプリケーション	JP1/AJS3 が公開している API を使用して独自のアプリケーション（ユーザーアプリケーション）を開発・実装している場合、ジョブネットやジョブの実行状態などをユーザーアプリケーションで確認できます。
コマンド	ajsshow コマンド 実行登録済みのジョブネットまたはジョブの、前回までの実行結果、現在の状態、および次回の実行予定などの情報を標準出力ファイルに出力します。
ログ	JP1/AJS3 のスケジューラーログファイル中に、ジョブネットが正常終了したか、または異常終了したか、などの情報が出力されます。ログファイルをテキストエディターなどで確認します。ログファイルのデフォルトの格納場所を次に示します。 スケジューラーサービス単位でログファイルを出力している場合 Windows で、インストール先フォルダがデフォルトまたはシステムで保護されたフォルダ配下のとき <ul style="list-style-type: none">• 「[%ALLUSERSPROFILE%]Hitachi\JP1\JP1_DEFAULT\JP1AJS2\Log\schedule\スケジューラーサービス名\ajs-log1. log」• 「[%ALLUSERSPROFILE%]Hitachi\JP1\JP1_DEFAULT\JP1AJS2\Log\schedule\スケジューラーサービス名\ajs-log2. log」 「[%ALLUSERSPROFILE%]」のデフォルトは「システムドライブ\ProgramData」です。「システムで保護されたフォルダ」とは、次のフォルダを指します。

確認の種類	確認方法
ログ	<ul style="list-style-type: none"> ・「システムドライブ¥Windows」配下 ・「システムドライブ¥Program Files」配下 ・「システムドライブ¥Program Files (x86)」配下 <p>Windows で、インストール先フォルダが上記以外のとき</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「JP1/AJS3 - Manager のインストール先フォルダ¥log¥schedule¥スケジューラーサービス名¥ajs-log1. log」 ・「JP1/AJS3 - Manager のインストール先フォルダ¥log¥schedule¥スケジューラーサービス名¥ajs-log2. log」 <p>UNIX のとき</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「/var/opt/jp1ajs2/log/schedule/スケジューラーサービス名/ajs-log1. log」 ・「/var/opt/jp1ajs2/log/schedule/スケジューラーサービス名/ajs-log2. log」 <p>ホスト単位でログファイルを出力している場合</p> <p>Windows で、インストール先フォルダがデフォルトまたはシステムで保護されたフォルダ配下のとき</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「[%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2¥log¥ajs-host-log1. log」 ・「[%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1AJS2¥log¥ajs-host-log2. log」 <p>「[%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。 「システムで保護されたフォルダ」とは、次のフォルダを指します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「システムドライブ¥Windows」配下 ・「システムドライブ¥Program Files」配下 ・「システムドライブ¥Program Files (x86)」配下 <p>Windows で、インストール先フォルダが上記以外のとき</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「JP1/AJS3 - Manager のインストール先フォルダ¥log¥ajs-host-log1. log」 ・「JP1/AJS3 - Manager のインストール先フォルダ¥log¥ajs-host-log2. log」 <p>UNIX のとき</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「/var/opt/jp1ajs2/log/ajs-host-log1. log」 ・「/var/opt/jp1ajs2/log/ajs-host-log2. log」
Windows イベントログまたは syslog	<p>環境設定パラメーターNETSYSLOG を設定している場合、Windows イベントログまたは syslog に、ジョブネットが正常終了したか、異常終了したか、などの情報が出力されます。ジョブネットの正常終了および異常終了のイベント ID (ファシリティ) とメッセージ ID を次に示します。</p> <p>ジョブネット正常終了イベント</p> <p>イベント ID : 30261 ファシリティ : LOG_DAEMON メッセージ ID : KAVS0261-I</p> <p>ジョブネット異常終了イベント</p> <p>イベント ID : 30262 ファシリティ : LOG_DAEMON メッセージ ID : KAVS0262-E</p>

ジョブネットが異常終了していた場合、リカバリーユニットが実行されているか確認したり、ジョブネットを再実行したりしてください。

画面の表示項目や操作手順の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド」を参照してください。

ajsshow コマンドのオプションの詳細や出力例については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド ajsshow」を参照してください。

スケジューラーログの出力形式については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング 付録 C ログ情報」を参照してください。

(2) ジョブネットコネクタの状態監視と実行結果の確認

ジョブネットコネクタや接続先のジョブネットの実行状態および実行結果は、JP1/AJS3 - View やコマンドで確認できます。

ジョブネットコネクタや接続先のジョブネットの実行状態については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド 6.1 ジョブネット・ジョブ・ジョブネットコネクタの状態」を参照してください。また、コマンドでの実行状態および実行結果の確認方法については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス」を参照してください。

ここでは、ジョブネットコネクタや接続先のジョブネットの、JP1/AJS3 - View での監視について説明します。

ジョブネットコネクタや接続先のジョブネットの、実行状態および実行結果を確認できる JP1/AJS3 - View の画面を、次に示します。

- [ジョブネットモニタ] ウィンドウ
- [デイリースケジュール] ウィンドウ
- [マンスリースケジュール] ウィンドウ

各ウィンドウでの監視の概要について説明します。


(a) [ジョブネットモニタ] ウィンドウでの監視

[ジョブネットモニタ] ウィンドウでは、通常のジョブネットと同様にジョブネットコネクタの実行状態および実行結果を、ジョブネットを定義したときと同じイメージで監視・確認できます。マップエリアでジョブネットコネクタをダブルクリックすると、接続先のジョブネットを別ウィンドウの [ジョブネットモニタ] ウィンドウで確認できます。また、ジョブネットコネクタを選択して [表示] - [接続先のジョブネット] を選択することで、接続先のジョブネットを次のウィンドウからも確認できます。

- [デイリースケジュール (階層表示/全ジョブ表示)] ウィンドウ
- [マンスリースケジュール] ウィンドウ
- [ジョブネットモニタ] ウィンドウ

[ジョブネットモニタ] ウィンドウでの監視について、次の図に示します。

図 4-1 「ジョブネットモニタ」 ウィンドウでの監視



さらに、[表示] - [詳細情報] で表示される [モニタ詳細 - [アイコン名]] ダイアログボックスでは、ジョブネットコネクタの場合は接続先のジョブネットの実行 ID を、接続先のジョブネットの場合はジョブネットコネクタの実行 ID や実行順序制御方式の設定値を確認できます。

補足事項

- 接続先のジョブネットの実行予定がない、または接続先のジョブネットが閉塞状態の場合は、接続先のジョブネットの [ジョブネットモニタ] ウィンドウを表示できません。
- ジョブネットコネクタと接続先のジョブネットが異なる認証圏のホストにある場合、次の操作をするにはログインが必要です。
 - ジョブネットコネクタから接続先のジョブネットを表示させる場合、接続先のジョブネットがあるホストに対してログインが必要です。
 - ジョブネットコネクタに対して [モニタ詳細] ダイアログボックスを表示させる場合、接続先のジョブネットがあるホストに対してログインが必要です。
 - 接続先のジョブネットに対して [モニタ詳細] ダイアログボックスを表示させる場合、ジョブネットコネクタがあるホストに対してログインが必要です。

詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド 12.3.38 [モニタ詳細 - [ジョブネット]] ダイアログボックス」またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド 12.14.6 [ジョブネットモニタ] ウィンドウの注意事項」を参照してください。

補足事項

- 接続先のジョブネットの実行予定がない、または接続先のジョブネットが閉塞状態の場合は、接続先のジョブネットの [ジョブネットモニタ] ウィンドウを表示できません。
- ジョブネットコネクタと接続先のジョブネットが異なる認証圏のホストにある場合、次の操作をするにはログインが必要です。
 - ジョブネットコネクタから接続先のジョブネットを表示させる場合、接続先のジョブネットがあるホストに対してログインが必要です。
 - ジョブネットコネクタに対して [詳細スケジュール] ダイアログボックスを表示させる場合、接続先のジョブネットがあるホストに対してログインが必要です。
 - 接続先のジョブネットに対して [詳細スケジュール] ダイアログボックスを表示させる場合、ジョブネットコネクタがあるホストに対してログインが必要です。

詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド 12.7.7 [詳細スケジュール] ダイアログボックス」またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド 12.14.7 [デイリースケジュール/マンスリースケジュール] ウィンドウの注意事項」を参照してください。

4.1.2 ジョブネットの実行時間を監視する

JP1/AJS3 がインストールされているホストの実行状況などで、ジョブネットが指定した時間に開始、または終了しない場合があります。あるジョブネットが遅延すると、そのジョブネットのあとに実行するように関連づけられているジョブネットにも影響を与え、業務全体の実行に影響を与えてしまうおそれがあります。

そのため、JP1/AJS3 の正常な運用を監視するためには、次に示す項目を監視しておく必要があります。

- ジョブネット自体の実行時間の監視
- 開始遅延および終了遅延の監視

実行時間や遅延の監視は、次の表に示す方法で実施できます。

表 4-2 実行時間や遅延の監視方法

監視の種類	監視方法
画面 (JP1/AJS3 - View)	次に示すウィンドウで監視します。 <ul style="list-style-type: none">• [JP1/AJS3 - View] ウィンドウ (サマリー監視画面)• [ジョブネットモニタ] ウィンドウ (定義ウィンドウ形式)• [マンスリースケジュール] ウィンドウ (カレンダー形式)• [デイリースケジュール] ウィンドウ (チャート形式) 遅延の状態を示す色は、デフォルトでは次のようになっています。次に示す色が表示されていないか監視してください。

監視の種類	監視方法
画面 (JP1/AJS3 - View)	開始遅延：桃色 開始遅延 (実行中)：濃い桃色 終了遅延：橙色 終了遅延 (実行中)：濃い橙色
画面 (Web GUI (ジョブポータル))	JP1/AJS3 - Web Console を使用すると、ジョブネットの遅延状態、開始日時、終了予定日時、および終了日時を、Web ブラウザーを使用して Web GUI (ジョブポータル) で確認できます。また、ジョブネットの配下のジョブのうち、正常終了しているジョブの割合をジョブネットの進捗として確認することもできます。
ユーザーアプリケーション	JP1/AJS3 が公開している API を使用して独自のアプリケーション (ユーザーアプリケーション) を開発・実装している場合、ジョブネットの遅延状態や開始日時などをユーザーアプリケーションで確認できます。
コマンド	ajsshow コマンド 実行登録済みのジョブネットまたはジョブの、前回までの実行結果、現在の状態、および次の実行予定などの情報を標準出力ファイルに出力します。
ログ	JP1/AJS3 のスケジューラログファイル中に、開始遅延したか、または終了遅延したか、などの情報が出力されます。ログファイルをテキストエディターなどで確認します。ログファイルのデフォルトの格納場所を次に示します。 スケジューラサービス単位でログファイルを出力している場合 Windows でインストール先フォルダがデフォルトまたはシステムで保護されたフォルダ配下のとき <ul style="list-style-type: none"> • [%ALLUSERSPROFILE%\Hitachi\JP1\JP1_DEFAULT\JP1AJS2\log\schedule\sケジューラサービス名\ajs-log1.log] • [%ALLUSERSPROFILE%\Hitachi\JP1\JP1_DEFAULT\JP1AJS2\log\schedule\sケジューラサービス名\ajs-log2.log] [%ALLUSERSPROFILE%] のデフォルトは「システムドライブ\ProgramData」です。 「システムで保護されたフォルダ」とは、次のフォルダを指します。 <ul style="list-style-type: none"> ・「システムドライブ\Windows」配下 ・「システムドライブ\Program Files」配下 ・「システムドライブ\Program Files (x86)」配下 Windows でインストール先フォルダが上記以外のとき <ul style="list-style-type: none"> ・「JP1/AJS3 - Manager のインストール先フォルダ\log\schedule\sケジューラサービス名\ajs-log1.log」 ・「JP1/AJS3 - Manager のインストール先フォルダ\log\schedule\sケジューラサービス名\ajs-log2.log」 UNIX のとき <ul style="list-style-type: none"> ・ [/var/opt/jp1ajs2/log/schedule/sケジューラサービス名/ajs-log1.log] ・ [/var/opt/jp1ajs2/log/schedule/sケジューラサービス名/ajs-log2.log] ホスト単位でログファイルを出力している場合 Windows でインストール先フォルダがデフォルトまたはシステムで保護されたフォルダ配下のとき <ul style="list-style-type: none"> • [%ALLUSERSPROFILE%\Hitachi\JP1\JP1_DEFAULT\JP1AJS2\log\ajs-host-log1.log] • [%ALLUSERSPROFILE%\Hitachi\JP1\JP1_DEFAULT\JP1AJS2\log\ajs-host-log2.log]

監視の種類	監視方法
ログ	<p>「%ALLUSERSPROFILE%」のデフォルトは「システムドライブ¥ProgramData」です。 「システムで保護されたフォルダ」とは、次のフォルダを指します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「システムドライブ¥Windows」配下 ・「システムドライブ¥Program Files」配下 ・「システムドライブ¥Program Files (x86)」配下 <p>Windows でインストール先フォルダが上記以外の場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「JP1/AJS3 - Manager のインストール先フォルダ¥log¥ajs-host-log1.log」 ・「JP1/AJS3 - Manager のインストール先フォルダ¥log¥ajs-host-log2.log」 <p>UNIX のとき</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「/var/opt/jp1ajs2/log/ajs-host-log1.log」 ・「/var/opt/jp1ajs2/log/ajs-host-log2.log」
Windows イベントログまたは syslog	<p>環境設定パラメーターNETSYSLOG およびJOBYSYSLOG を設定している場合、Windows イベントログまたは syslog に、ジョブネットが開始遅延または終了遅延したか、ジョブが終了遅延したかなどの情報が出力されます。</p> <p>開始遅延および終了遅延のイベント ID (ファシリティ) とメッセージ ID を次に示します。</p> <p>開始遅延イベント</p> <ul style="list-style-type: none"> イベント ID : 30275 ファシリティ : LOG_DAEMON メッセージ ID : KAVS0275-I <p>終了遅延イベント</p> <ul style="list-style-type: none"> イベント ID : 30276 ファシリティ : LOG_DAEMON メッセージ ID : KAVS0276-I イベント ID : 30248 ファシリティ : LOG_DAEMON メッセージ ID : KAVS0248-I
JP1 イベント	<p>JP1 イベント受信監視ジョブを定義してスケジューリングしている場合、決まった日時や期間で自動的に監視できます。</p> <p>開始遅延および終了遅延の JP1 イベントのイベント ID を次に示します。</p> <p>開始遅延イベント</p> <ul style="list-style-type: none"> JP1 イベントのイベント ID : 00004122 <p>終了遅延イベント</p> <ul style="list-style-type: none"> JP1 イベントのイベント ID : 00004123, 00004127

画面の表示項目や操作手順の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド」を参照してください。

ajsshow コマンドのオプションの詳細や出力例については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド ajsshow」を参照してください。

スケジューラーログの出力形式については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング 付録 C ログ情報」を参照してください。

JP1 イベントについては、「[付録 A JP1/AJS3 が発行する JP1 イベント](#)」を参照してください。

5

稼働状況の監視

この章では、JP1/AJS3 の稼働状況の監視について説明します。

運用中に必要な稼働状況の監視のポイントは次の三つです。

- ・ ログファイルの見積もり段階で算出した日数分のログ情報が出力されているか
- ・ データベースの使用状況はどのくらいか
- ・ JP1/AJS3 が問題なく稼働しているか

手順やスケジュールを定めて、これらの作業を定例的に実施するようにしてください。

5.1 ログファイルのサイズと出力されるログ情報を確認する

ログファイルのサイズとログファイルに出力される情報の量は、設計時にできる限り適切な値を見積もっておきます。しかし、運用していく中で、JP1/AJS3 の操作が増えたり、ジョブやジョブネットの量が増えたりして、ログファイルに出力される情報が多くなる場合もあります。

ログファイルに出力された情報が、見積もったときに設定した日数分あるか監視することを、定例的な運用中の作業として実施してください。ログファイルの情報は、障害発生時にどのような操作や処理が原因なのかを調査するときに使用します。調査に必要な分だけの情報がログファイルに残っていないと、原因を特定するのに時間が掛かってしまいます。

日々の業務としてログファイルの監視作業を実施して、意図する日数分だけログファイルに情報が出力されているか監視しておくこと、万一障害が発生しても、ログファイルに出力されている情報が少なくても、原因を特定するのに時間が掛かってしまうという事態を回避できます。

ログファイルとサイズを再見積もりするときに参照する個所を次の表に示します。

表 5-1 ログファイルと見積もるときの参照個所

ログファイルの種類	見積もるときの参照個所
スケジューラーサービスのログファイル*	マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編） 3.4.1 スケジューラーログファイルのサイズを見積もる」
トレースログファイル	マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編） 3.4.2 スケジューラートレースログファイルのサイズを見積もる」
イベントジョブが出力するログ（イベントジョブを使用している場合）	マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編） 3.4.3 イベントジョブが出力するログのサイズを見積もる」
QUEUE ジョブ、サブミットジョブ実行環境のログ	マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編） 7.1.4 QUEUE ジョブ、サブミットジョブ実行環境のログのサイズを見積もる」
キューレスジョブのログファイル	<ul style="list-style-type: none">マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編） 7.2.1(1) キューレスログファイルのサイズを見積もる」マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編） 7.2.1(2) キューレストレースログファイルのサイズを見積もる」マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編） 7.2.1(3) キューレスジョブ実行内部ログファイルのサイズを見積もる」

注※

スケジューラーログファイルは、障害時だけでなく、ジョブネットの実行状況を確認する場合にも使用します。

5.2 データベースの使用状況を確認する

JP1/AJS3 は、ジョブの定義情報およびジョブの実行登録情報などの管理にデータベースを使用しています。データの追加や削除を繰り返すと、データベースの利用効率が悪くなります。データベースの利用効率が悪くなると、データを検索するときの性能の劣化につながり、トラブルの原因になるおそれがあります。

そのため、データベースの使用状況を確認するとともに、自動メンテナンス機能または `ajsembdbreclaim` コマンドでのメンテナンスを、定例的な運用中の作業として実施してください。

なお、メンテナンスを定期的実施していれば、データベースの再編成の必要は、通常ほとんどありません。ただし、データベースの利用効率が極端に悪くなった場合などには、再編成が必要になることもあります。データベースの再編成の方法については、「[9.2.3 データベースを再編成する場合](#)」を参照してください。

5.2.1 データベース使用状況の確認方法

データベースの使用状況は、出力されるメッセージおよび Web GUI（マネジメントポータル）の [データベース詳細] 画面で確認できます。

(1) データベース自動増分機能を使用している場合

データベースの残り容量が少なくなり、自動的に拡張されるたびにメッセージ `KFPH22024-W` が Windows イベントログまたは `syslog` に出力されます。メッセージ `KFPH22024-W` が繰り返し出力される場合は、データベースの再編成を実施するとともに、データ（ジョブ定義情報やジョブ実行登録情報）の増加量が妥当であるか見直してください。

(2) データベース自動増分機能を使用していない場合

利用率が 80%、90%、100%の段階で、メッセージ `KFPH00211-I` が Windows イベントログまたは `syslog` に出力されます。そのため、定期的に Windows イベントログまたは `syslog` を確認してください。

利用率 80%の段階では、データベースの再編成を実施することで対処できる場合もありますが、90%、100%の段階になると、再編成を実施しても対処できないことが多く、データ（ジョブ定義情報やジョブ実行登録情報）の削減、またはデータベースの拡張が必要になります。

注意事項

バックアップ強化機能を有効にしている場合は、マニュアル「[JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編） 5.2.5\(5\) バックアップ強化機能を使用する場合の検討事項](#)」もあわせて参照してください。

(3) Web GUI (マネジメントポータル) を使用している場合

Web GUI (マネジメントポータル) を使用している場合は、[データベース詳細] 画面からデータベースの使用状況を確認できます。[データベース詳細] 画面では、空き容量が少ないデータベースに警告が表示されます。定期的に Web GUI (マネジメントポータル) からデータベースの使用状況を監視し、必要に応じてデータベースのメンテナンスまたは再編成を実施してください。

Web GUI (マネジメントポータル) を使用するには、マネージャーストとエージェントホストでセットアップが必要です。セットアップの手順については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 6.7 Web GUI (マネジメントポータル) に関する設定」(Windows の場合) またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 15.8 Web GUI (マネジメントポータル) に関する設定」(UNIX の場合) を参照してください。

[データベース詳細] 画面の操作については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド 16.2.10 [データベース詳細] 画面」を参照してください。

5.2.2 QUEUE ジョブ, サブミットジョブの実行環境で使用する ISAM ファイルの未使用領域の確認方法と再編成の時期

ISAM データベースの未使用領域の確認は、`jqpdbcond` コマンドで実行します。

`jqpdbcond` コマンドを使用する際の注意事項を次に示します。`jqpdbcond` コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド `jqpdbcond`」を参照してください。

(1) 未使用領域の確認方法

データベースの未使用領域は、`jqpdbcond` コマンドで確認します。

`jqpdbcond` コマンドの実行例を次に示します。

```
jqpdbcond -L -a -t se,10
```

QUEUE ジョブ, サブミットジョブの実行環境で使用する ISAM ファイルの情報を標準出力に出力し、未使用領域サイズがしきい値 (10 メガバイト) に達していたときに、標準エラー出力と、Windows イベントログまたは `syslog` にメッセージを出力します。これらのオプションを使用して、ジョブを大量に実行するなどの繁忙期でないときに、JP1/AJS3 のジョブとして `jqpdbcond` コマンドをスケジュール実行することで、定期的に ISAM ファイルの状態を確認して、警告メッセージを出力できます。

```
jqpdbcond -l -a
```

QUEUE ジョブ, サブミットジョブの実行環境で使用する ISAM ファイルの状態 (未使用領域率と未使用領域サイズ・データファイルフラグメント率) を出力します。

```
jqpdbcond -L -a -t j,10
```

未使用領域サイズがしきい値（10 メガバイト）に達していたときに、次に示す JP1 イベントを出力します。

- イベント ID：00004164
- イベント名称：ISAM 未使用領域サイズしきい値到達イベント
- メッセージ ID：KAVU5984-W

あらかじめ指定した、任意のしきい値を超えていた場合に再編成してください。

(2) データベースの再編成時期

QUEUE ジョブ、サブミットジョブ実行環境の再編成の時期は、JPQJOBINFO.K02 のファイルサイズとジョブ情報の保存日数も目安にしてください。再編成の詳細については、「[9.3 QUEUE ジョブ、サブミットジョブを使用している場合のデータベース再編成](#)」を参照してください。ジョブ情報の保存日数の設定については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.5 ジョブ実行環境設定」を参照してください。

jqpdbcond コマンドで出力される JP1 イベントの詳細については、「[付録 A JP1/AJS3 が発行する JP1 イベント](#)」を参照してください。

(3) jqpdbcond コマンドの注意事項

- このコマンドに -l オプションを指定した場合、ISAM ファイルを閉じている状態で実行してください（ISAM ファイルを閉じるには、JP1/AJS3 を停止してください）。ファイルが開いている状態でこのコマンドを実行した場合の動作は保証されません。
- このコマンドに -L オプションを指定した場合、他プロセスが使用中の ISAM ファイルに対しても情報を取得できますが、並行してアクセスする他プロセスが ISAM ファイルを更新した場合、情報取得の瞬間の ISAM ファイル更新分については誤差が生じます。また、ISAM ファイルの整合性を保つため、コマンド実行中は他プロセスの ISAM ファイルへのアクセスが待たされます。したがって、このコマンドを使用する場合は、ジョブを大量に実行するなどの繁忙期を避けてください。
- -l、-L オプションで出力される情報は、フラグメンテーションの割合ではなく、未使用領域率です。このため、ISAM ファイル中にレコードがない場合や、レコードが非常に少ない件数の場合、まだ使用されていない予約済みの空き領域に対する未使用領域率として「100%」と出力されます。

5.3 JP1/AJS3 の稼働状況を確認する


JP1/AJS3 では、スケジューラーサービスの処理量やジョブの実行状況を稼働状況レポートに出力できます。

JP1/AJS3 の運用中、特定の時間帯にジョブネットの実行が集中したり、一度に大量の起動条件付きジョブネットが起動したりすることがあります。その結果スケジューラーサービスの処理量が増え、ジョブの実行が遅延するなどの問題が発生するおそれがあります。稼働状況レポートを出力して JP1/AJS3 の稼働状況を確認することで、これらの問題を把握しやすくなります。

5.3.1 稼働状況レポートの出力機能の概要

稼働状況レポートの出力機能は、スケジューラーサービスの処理量や、ジョブの実行状況をまとめて CSV 形式で出力する機能です。稼働状況レポートは、ジョブの開始数やキューイング状態のジョブ件数といった、スケジューラーサービスの稼働状況を時間帯ごとに集計して出力できるため、ピークの時間帯や時間経過による推移を把握できます。さらに、CSV 形式で出力された情報を Excel などでグラフ化して集計・分析すれば、JP1/AJS3 の稼働状況をより把握しやすくなります。

図 5-1 稼働状況レポートの出力から集計・分析までの流れ



稼働状況レポートに出力される情報を次に示します。

表 5-2 稼働状況レポートに出力される情報の一覧


出力される情報	説明
スケジューラーサービスの処理量	<ul style="list-style-type: none">ジョブネットやジョブの開始数ジョブネットやジョブの終了数
ジョブの実行状況	<ul style="list-style-type: none">処理待ちジョブの件数処理中のジョブの情報

稼働状況レポートを出力するためには、稼働状況レポートの出力機能を有効にする必要があります。機能を有効にすると、稼働状況ログファイル（バイナリー形式）の出力が開始されます。マネージャーホストでajsreport コマンドを実行すると、稼働状況ログファイルの内容を CSV 形式で出力できます。稼働状況ログファイルは、環境設定パラメーターAJSREPORTSTOREDAYPERIOD で保存可能な日数を設定し、デフォルトの設定で 7 日間、最長で 21 日間の稼働状況ログを保存できます。ajsreport コマンドは、保存されている稼働状況ログファイルに対して、対象のスケジューラーサービス、出力するデータの集計期間や集計間隔を任意に設定できます。これらの設定はajsreport コマンドの実行時にオプションで指定します。定期

的に稼働状況を CSV ファイルで出力することで、スケジューラサービスの現在の稼働状況の把握や、過去の稼働状況との比較ができます。

図 5-2 稼働状況レポートを定期的に取り得て比較する場合のイメージ

稼働状況レポート



稼働状況レポートの出力機能の設定手順については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 6.6 稼働状況レポートの出力に関する設定」(Windows の場合) またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 15.7 稼働状況レポートの出力に関する設定」(UNIX の場合) を参照してください。

稼働状況ログファイルの見積もりについては、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド (システム構築編) 3.4.8 稼働状況ログファイルのサイズを見積もる」を参照してください。

ajsreport コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド ajsreport」を参照してください。

注意事項

JP1/AJS3 - Manager の運用中にシステム時刻を過去に戻す場合は、次の手順に従って稼働状況ログファイルを削除してください。

1. JP1/AJS3 サービスを停止する。
2. ajsreport コマンドの出力結果を保存する。
3. 稼働状況ログファイルの出力先フォルダ配下のファイルをすべて削除する。

稼働状況ログファイルの出力先ディレクトリについては、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング 1.2.5 ログファイルおよびディレクトリ一覧」およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.4.2(115) AJSREPORTDIR」を参照してください。

5.4 Web GUI (マネジメントポータル) を使用する

JP1/AJS3 では、スケジューラーサービスやデータベースなどのシステム全体が問題なく稼働しているかを、Web GUI (マネジメントポータル) を使用して Web ブラウザーから確認できます。

JP1/AJS3 の運用中に、スケジューラーサービスや実行エージェントに異常が発生したり、データベースの無効領域が大量に発生したりして、運用に影響がある異常が発生することがあります。Web GUI (マネジメントポータル) を使用して JP1/AJS3 の運用を監視し、異常の兆候が見られた場合は、状況に合わせて対処してください。

5.4.1 Web GUI (マネジメントポータル) の概要

Web GUI (マネジメントポータル) では、JP1/AJS3 の運用に異常が発生していないかを GUI で可視化して確認できます。Web GUI (マネジメントポータル) で確認できる情報と、対応する画面の一覧を次に示します。

表 5-3 Web GUI (マネジメントポータル) で確認できる情報と対応する画面の一覧

項番	確認できる情報	対応する画面
1	マネージャーホストのステータスに異常がないか	[サマリ] 画面
2	スケジューラーサービスのステータスに異常がないか	[スケジューラーサービス詳細] 画面
3	キューイングおよび実行中状態のジョブ数が多い時間帯	[ジョブ実行状況詳細] ダイアログボックス
4	未通知情報が発生していないか	[イベントジョブの滞留状況詳細] ダイアログボックス
5	データベースの無効領域が大量に発生していないか	[データベース詳細] 画面
6	実行エージェントのステータスに問題がないか	[実行ホスト] 画面
7	JP1/AJS3 のサービスやプロセスが起動しているか	<ul style="list-style-type: none">• [サービス詳細] ダイアログボックス• [プロセス詳細] ダイアログボックス

Web GUI (マネジメントポータル) を使用する場合は、マネージャーホストおよびエージェントホストでセットアップが必要です。セットアップの手順については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 6.7 Web GUI (マネジメントポータル) に関する設定」(Windows の場合) またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 15.8 Web GUI (マネジメントポータル) に関する設定」(UNIX の場合) を参照してください。

Web GUI (マネジメントポータル) の操作方法については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド 16. Web GUI のマネジメントポータル」を参照してください。

JP1/AJS3 の運用を見直したり、異常に対処したりする場合は、JP1/AJS3 - View, Web GUI (ジョブポータル) またはコマンドを使用して操作します。JP1/AJS3 - View の操作方法については、マニュアル

「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド 12. ウィンドウとダイアログボックス」を参照してください。Web GUI (ジョブポータル) の操作方法については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド 15. Web GUI のジョブポータル」を参照してください。コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド」を参照してください。

(1) キューイングおよび実行中状態のジョブ数

キューイングおよび実行中状態のジョブ数が、環境設定パラメーターMaximumContentJob に指定した上限に達するおそれがある場合は、キューイングおよび実行中状態のジョブ数が多い時間の前後で実行されるジョブを見直す必要があります。環境設定パラメーターMaximumContentJob の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.5.2(12) MaximumContentJob」を参照してください。

(2) 起動条件付きジョブネットの実行世代の滞留

起動条件付きジョブネットの実行世代の滞留が発生しているおそれがある場合は、ルートジョブネットの定義を参照し、ジョブ定義を見直す必要があります。起動条件付きジョブネットの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド 3.4.6 起動条件付きジョブネットの実行世代の滞留」、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド 3.4.8 実行登録した起動条件付きジョブネットの操作」および「[8.1.1 起動条件監視中のジョブネットの停止](#)」を参照してください。

(3) 未通知情報が発生している場合

未通知情報が発生している場合、特定の起動条件付きジョブネットに対して予期しない大量のイベントが発生しているおそれがあります。このような場合には、JP1/AJS3 - View または Web GUI (ジョブポータル) からユニットを操作するか、コマンドを実行して対処します。対処方法の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング 2.5 起動条件付きジョブネットの処理が遅延した場合の対処」を参照してください。

6

JP1/AJS3 のサービスの起動と停止

この章では、JP1/AJS3 のサービスの起動と停止の方法について説明します。

6.1 JP1/AJS3 のサービスを起動または終了する

JP1/AJS3 は、JP1/AJS3 のサービスを停止することで、安全に JP1/AJS3 の環境や設定を変更できます。変更が終了したら JP1/AJS3 のサービスを再起動させてください。

6.1.1 JP1/AJS3 のサービスを手動で起動する

JP1/AJS3 のサービスを手動で起動する手順を次に示します。

なお、システムの起動と同時に JP1/AJS3 のサービスを起動するように設定している場合は、自動的にサービスが起動します。

(1) Windows の場合

Windows の場合の手順は、次のとおりです。

1. [コントロールパネル] ウィンドウで [サービス] を選択する、または [管理ツール] - [サービス] を選択する。

2. 起動させたい JP1/AJS3 のサービスを選択する。

選択できるサービスを次に示します。必要に応じて選択してください。

- JP1/AJS3 サービス
- JP1/AJS3 Mail サービス※1
- JP1/AJS3 Check Manager サービス※2
- JP1/AJS3 Check Agent サービス※3
- JP1/AJS3 Queueless Agent サービス※4
- JP1/AJS3 Queueless File Transfer サービス※4
- JP1/AJS3 Autonomous Agent サービス※5
- JP1/AJS3 Autonomous Agent Messenger サービス※6
- JP1/AJS3 Web Application Server サービス
- JP1/AJS3 HTTP Server サービス
- JP1/AJS3 System Control Manager サービス※7
- JP1/AJS3 System Control Agent サービス※7

注※1

メールシステム連携をセットアップした場合だけ表示されます。

注※2

JP1/AJS3 Check Manager をセットアップした場合だけ表示されます。

注※3

JP1/AJS3 Check Agent をセットアップした場合だけ表示されます。

注※4

キューレスジョブ実行環境をセットアップした場合だけ表示されます。

注※5

フレキシブルジョブの要求先機能をセットアップした場合だけ表示されます。

注※6

フレキシブルジョブの要求元機能または要求先機能をセットアップした場合だけ表示されます。

注※7

Web GUI (マネジメントポータル) をセットアップした場合だけ表示されます。

3. [開始] ボタンをクリックする。

JP1/AJS3 のサービスが起動します。

なお、「net start サービス名」コマンドを実行してもサービスを起動できます。

補足事項

- JP1/AJS3 Database サービスは、JP1/AJS3 によって制御されているため、運用では操作する必要はありません。組み込み DB がバージョン 10-00 より前の方式の場合は、JP1/AJS3 Database ClusterService サービスも起動しますが、通常の運用では操作する必要はありません。
- JP1/AJS3 サービスのすべてのプロセスが起動しているかどうかは、jajs_spmc_status コマンドで確認してください。

(2) UNIX の場合

次に示すサービスの起動方法を説明します。

- JP1/AJS3 サービス
- JP1/AJS3 Check Manager サービス
- JP1/AJS3 Check Agent サービス
- JP1/AJS3 Queueless Agent サービス
- JP1/AJS3 Queueless File Transfer サービス
- JP1/AJS3 Autonomous Agent サービス
- JP1/AJS3 Autonomous Agent Messenger サービス
- JP1/AJS3 Web Application Server サービス※
- JP1/AJS3 HTTP Server サービス※

- JP1/AJS3 System Control Manager サービス
- JP1/AJS3 System Control Agent サービス

注※

JP1/AJS3 - Web Console のサービスは、次に示す手順では起動できません。jajs_web コマンドで起動してください。jajs_web コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド jajs_web (Linux 限定)」を参照してください。

1. /etc/opt/jp1ajs2/jajs_start スクリプトを任意のファイルにコピーする。

次のコマンドを実行して、ファイルの権限を変更しないようにコピーしてください。

```
cp -p /etc/opt/jp1ajs2/jajs_start 任意のファイル名
```

2. コピーしたスクリプトを vi などのエディターで開き、コメントアウトされた行のコメント記号を削除する。

コメント記号の削除については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 15.10.1 JP1/AJS3 サービスの自動起動および自動終了の設定」を参照してください。

3. スクリプトを実行して、JP1/AJS3 サービスを起動する。

キューレスエージェントサービスはajsqlstart コマンドで、キューレスファイル転送サービスはajsqlftpstart コマンドでも起動できます。また、JP1/AJS3 Check Manager サービスまたは JP1/AJS3 Check Agent サービスは、ajschkstart コマンドでも起動できます。JP1/AJS3 Autonomous Agent サービスはajsatstart コマンドで、JP1/AJS3 Autonomous Agent Messenger サービスはajsatmstart コマンドでも起動できます。JP1/AJS3 System Control Manager サービスおよび JP1/AJS3 System Control Agent サービスは、ajssysctlstart コマンドでも起動できます。

ajsqlstart コマンド、ajsqlftpstart コマンド、ajschkstart コマンド、ajsatstart コマンド、ajsatmstart コマンド、およびajssysctlstart コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 4. 特別な運用で使用するコマンド」、またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド」を参照してください。

補足事項

- JP1/AJS3 サービスのカレントディレクトリは、サービスの起動のしかたで次のように決まります。JP1/AJS3 サービスの動作中は、カレントディレクトリを削除しないでください。
 - jajs_start スクリプトで起動した場合
/opt/jp1ajs2/bin
 - jajs_spmc コマンドで起動した場合
コマンドを実行したディレクトリ
- JP1/AJS3 サービスのすべてのプロセスが起動しているかどうかは、jajs_spmc_status コマンドで確認してください。

ただし、JP1/AJS3 - Web Console のサービスのプロセスが起動しているかどうかは、次のコマンドで確認してください。

- ・JP1/AJS3 HTTP Server サービスを確認する場合

```
ps -ef | grep "/opt/jp1ajs3web/uCPSB/httpsd/sbin/httpsd" | grep -v "grep"
```

- ・JP1/AJS3 Web Application Server サービスを確認する場合

```
ps -ef | grep "/opt/jp1ajs3web/uCPSB/CC/server/bin/cjstartsv_ajs3web" | grep -v "grep"
```

6.1.2 JP1/AJS3 のサービスを手動で終了する

JP1/AJS3 のサービスを手動で終了する手順を次に示します。

なお、JP1/AJS3 のサービスを終了するときは、実行中のジョブネットやジョブがないことを確認してから終了してください。

(1) Windows の場合

Windows の場合の手順は、次のとおりです。

1. [コントロールパネル] ウィンドウで [サービス] を選択する。または [管理ツール] - [サービス] を選択する。

2. 終了させたい JP1/AJS3 のサービスを選択する。

選択できるサービス名を次に示します。必要に応じて選択してください。

- ・ JP1/AJS3 サービス
- ・ JP1/AJS3 Mail サービス※1
- ・ JP1/AJS3 Check Manager サービス※2
- ・ JP1/AJS3 Check Agent サービス※3
- ・ JP1/AJS3 Queueless Agent サービス※4
- ・ JP1/AJS3 Queueless File Transfer サービス※4
- ・ JP1/AJS3 Autonomous Agent サービス※5
- ・ JP1/AJS3 Autonomous Agent Messenger サービス※6
- ・ JP1/AJS3 Web Application Server サービス
- ・ JP1/AJS3 HTTP Server サービス
- ・ JP1/AJS3 System Control Manager サービス※7
- ・ JP1/AJS3 System Control Agent サービス※7

注※1

メールシステム連携をセットアップした場合だけ表示されます。

注※2

JP1/AJS3 Check Manager をセットアップした場合だけ表示されます。

注※3

JP1/AJS3 Check Agent をセットアップした場合だけ表示されます。

注※4

キューレスジョブ実行環境をセットアップした場合だけ表示されます。

注※5

フレキシブルジョブの要求先機能をセットアップした場合だけ表示されます。

注※6

フレキシブルジョブの要求元機能または要求先機能をセットアップした場合だけ表示されます。

注※7

Web GUI (マネジメントポータル) をセットアップした場合だけ表示されます。

3. [停止] ボタンをクリックする。

JP1/AJS3 のサービスが終了します。

なお、「net stop サービス名」コマンドを実行してもサービスを終了できます。

補足事項

- Windows のコントロールパネルの [サービス], または「net stop」コマンドから JP1/AJS3 Queueless Agent サービスを停止する場合, 該当するサービスは, 実行中のキューレスジョブの終了を待たないですぐに停止します。このため, マネージャーホストでは, エージェントホストで実行中だったキューレスジョブの状態が「終了状態不明」となる場合があります。
「終了状態不明」となったキューレスジョブの終了状態を, ジョブの実行結果などから確認してください。
また, 実行中のキューレスジョブが終了してから該当するサービスを停止したい場合は, JP1/AJS3 サービス停止後に-j オプションを指定してajsqlstop コマンドを実行してください。
- JP1/AJS3 Database サービスは, JP1/AJS3 によって制御されているため, 運用では操作する必要はありません。組み込み DB がバージョン 10-00 より前の方式の場合は, JP1/AJS3 Database ClusterService サービスも起動しますが, 通常の運用では操作する必要はありません。

(2) UNIX の場合

次に示すサービスの終了方法を説明します。

- JP1/AJS3 サービス
- JP1/AJS3 Check Manager サービス

- JP1/AJS3 Check Agent サービス
- JP1/AJS3 Queueless Agent サービス
- JP1/AJS3 Queueless File Transfer サービス
- JP1/AJS3 Autonomous Agent サービス
- JP1/AJS3 Autonomous Agent Messenger サービス
- JP1/AJS3 Web Application Server サービス※
- JP1/AJS3 HTTP Server サービス※
- JP1/AJS3 System Control Manager サービス
- JP1/AJS3 System Control Agent サービス

注※

JP1/AJS3 - Web Console のサービスは、次に示す手順では停止できません。jajs_web_stop コマンドで停止してください。jajs_web_stop コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド jajs_web_stop (Linux 限定)」を参照してください。

1. /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop スクリプトを任意のファイルにコピーする。

次のコマンドを実行して、ファイルの権限を変更しないようにコピーしてください。

```
cp -p /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop 任意のファイル名
```

2. コピーしたファイルを vi などのエディターで開き、コメントアウトされた行のコメント記号を削除する。

コメント記号の削除については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 15.10.1 JP1/AJS3 サービスの自動起動および自動終了の設定」を参照してください。

3. スクリプトを実行して、JP1/AJS3 サービスを停止する。

キューレスエージェントサービスはajsqlstop コマンドで、キューレスファイル転送サービスはajsqlftpstop コマンドでも終了できます。また、JP1/AJS3 Check Manager サービス、または JP1/AJS3 Check Agent サービスはajschkstop コマンドでも停止できます。JP1/AJS3 Autonomous Agent サービスはajsatstop コマンドで、JP1/AJS3 Autonomous Agent Messenger サービスはajsatmstop コマンドでも停止できます。JP1/AJS3 System Control Manager サービスおよび JP1/AJS3 System Control Agent サービスは、ajssysctlstop コマンドでも停止できます。

ajsqlstop コマンド、ajsqlftpstop コマンド、ajschkstop コマンド、ajsatstop コマンド、ajsatmstop コマンド、およびajssysctlstop コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 4. 特別な運用で使用するコマンド」、またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド」を参照してください。

6. JP1/AJS3 のサービスの起動と停止

6.2 JP1/AJS3 の起動時または終了時の動作を変更する

起動時の動作は、JP1/AJS3 のサービスのパラメーターにオプションを指定することで、起動時の動作を一時的に変更できます。

終了時の動作は、jajs_spm�_stop コマンドのパラメーターにオプションを指定して実行することで、終了時の動作を一時的に変更できます。

サービスやコマンドに指定できるオプション，および変更方法を次に示します。

6.2.1 JP1/AJS3 起動時の動作を一時的に変更する

ここでは、JP1/AJS3 - Manager，または JP1/AJS3 - Agent の起動時の動作を一時的に変更する場合の手順を説明します。

なお、JP1/AJS3 - Manager で常に起動時の動作を指定するには、jajs_config コマンドで環境設定パラメーターSTARTMODE に設定してください。

環境設定パラメーターの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.4 スケジューラーサービス環境設定」を参照してください。

(1) Windows の場合

1. [コントロールパネル] ウィンドウで [サービス] を選択する，または [管理ツール] - [サービス] を選択する。
2. 起動させたい JP1/AJS3 のサービス名を選択する。
3. [スタートアップ パラメータ] に起動モードを指定する。
指定できるオプションを次の表に示します。

表 6-1 [スタートアップ パラメータ] に指定できるオプション

オペランド	起動時の動作
-cold	コールドスタートする。
-warm	ウォームスタートする。
-hot	ホットスタートする。
-disaster	ディザスターリカバリースタートする。*

注※

JP1/AJS3 システムをディザスター・リカバリー環境で運用している場合に使用するオプションです。大規模災害などでメインサイト側での運用が停止し，リモートサイト側に運用を切り替えるときに，このオプションを指定してリモートサイト側の JP1/AJS3 をディザスターリカバリースター

トします。ディザスターリカバリースタートでは、ジョブの実行が抑止された状態でリモートサイト側の JP1/AJS3 - Manager が起動します。

リモートサイト側に運用を切り替える手順については、「11.2.1 リモートサイトに運用を切り替える」を参照してください。

なお、`-disaster` はディザスター・リカバリー時だけ指定できるオプションです。通常の JP1/AJS3 の起動モードとしては指定しないでください。

4. [開始] ボタンをクリックする。

なお、「`net start サービス名`」コマンドを実行した場合には、一時的な起動時の動作変更はできません。

注意事項

- 一時的に指定したサービス起動モードと、セットアップ時に設定したサービス起動モードが異なる場合、一時的に指定したサービス起動モードが優先されます。
- JP1/AJS3 - Manager でオプションを省略した場合、セットアップ時に設定したサービス起動モードで起動します。
- JP1/AJS3 - Agent でオプションを省略した場合、「`-warm`」が仮定されます。

指定したサービス起動モードによって、ジョブネットおよびジョブの状態が異なります。サービス起動モードによるジョブネットおよびジョブの状態の詳細については、「(3) 起動モード別のジョブネットおよびジョブの状態」を参照してください。

(2) UNIX の場合

1. `jajs_spmd` コマンドに引数を指定して実行する。

指定できるオプションを次の表に示します。

表 6-2 `jajs_spmd` コマンドに指定できるオプション

オペランド	起動時の動作
<code>-cold</code>	コールドスタートする。
<code>-warm</code>	ウォームスタートする。
<code>-hot</code>	ホットスタートする。
<code>-disaster</code>	ディザスターリカバリースタートする。*

注※

JP1/AJS3 システムをディザスター・リカバリー環境で運用している場合に使用するオプションです。大規模災害などでメインサイト側での運用が停止し、リモートサイト側に運用を切り替えるときに、このオプションを指定してリモートサイト側の JP1/AJS3 をディザスターリカバリースタートします。ディザスターリカバリースタートでは、ジョブの実行が抑止された状態でリモートサイト側の JP1/AJS3 - Manager が起動します。

リモートサイト側に運用を切り替える手順については、「11.2.1 リモートサイトに運用を切り替える」を参照してください。

なお、`-disaster` はディザスター・リカバリー時だけ指定できるオプションです。通常の JP1/AJS3 の起動モードとしては指定しないでください。

注意事項

- 一時的に指定したサービス起動モードと、セットアップ時に設定したサービス起動モードが異なる場合、一時的に指定したサービス起動モードが優先されます。
- JP1/AJS3 - Manager でオプションを省略した場合、セットアップ時に設定したサービス起動モードで起動します。
- JP1/AJS3 - Agent でオプションを省略した場合、「`-warm`」が仮定されます。

指定したサービス起動モードによって、ジョブネットおよびジョブの状態が異なります。サービス起動モードによるジョブネットおよびジョブの状態の詳細については、「(3) 起動モード別のジョブネットおよびジョブの状態」を参照してください。

(3) 起動モード別のジョブネットおよびジョブの状態

JP1/AJS3 では、マネージャーホスト上の JP1/AJS3 のサービスを再起動する場合、JP1/AJS3 サービスの起動モードによってジョブネットおよびジョブの状態が異なります。エージェントホスト上の JP1/AJS3 サービスを再起動する場合、JP1/AJS3 サービスの起動モードによってエージェントホスト上のジョブの状態が異なります。

マネージャーホスト上の JP1/AJS3 サービスを再起動する場合と、エージェントホスト上の JP1/AJS3 サービスを再起動する場合とに分けて、再起動後のジョブネットおよびジョブの状態を次に説明します。

(a) マネージャーホストの JP1/AJS3 サービスを再起動する場合

マネージャーホストの JP1/AJS3 サービスを再起動した場合のジョブネットおよびジョブの状態を、起動モード別に示します。なお、表中の「条件」は、JP1/AJS3 サービス停止後の実際の状態や JP1/AJS3 での確認状況など、ジョブネットおよびジョブの状態が変化する要因を示しています。

■ ホットスタートの場合のジョブネットおよびジョブの状態

マネージャーホストの JP1/AJS3 サービスをホットスタートした場合のジョブネットおよびジョブの状態を次の表に示します。

表 6-3 ホットスタート (-hot) した場合のジョブネットおよびジョブの状態

ユニット	JP1/AJS3 停止前の状態	条件	JP1/AJS3 起動後の状態
ジョブネット	先行終了待ち	なし	先行終了待ち※1, ※6, ※12, ※13, ※15
	未計画 (ルート)	なし	未計画

ユニット	JP1/AJS3 停止前の状態	条件	JP1/AJS3 起動後の状態
ジョブネット	未計画 (ネスト)	なし	未計画※1, ※6, ※12, ※13, ※15
	開始時刻待ち (ルート)	なし	開始時刻待ち※2, ※3
	開始時刻待ち (ネスト)	なし	開始時刻待ち※1
	保留中 (ルート)	なし	保留中※2
	保留中 (ネスト)	なし	保留中※1
	実行中	なし	実行中※4
	警告検出実行中	なし	警告検出実行中※5
	異常検出実行中	なし	異常検出実行中
	起動条件待ち	なし	起動条件待ち※15
	監視中	なし	監視中※6, ※13
	終了状態	なし	変更なし
リモートジョブネット	先行終了待ち	なし	先行終了待ち※1, ※6, ※12, ※13, ※15
	未計画 (ルート)	なし	未計画
	未計画 (ネスト)	なし	未計画※1, ※6, ※12, ※13, ※15
	開始時刻待ち (ルート)	なし	開始時刻待ち※2, ※3
	開始時刻待ち (ネスト)	なし	開始時刻待ち※1
	保留中 (ルート)	なし	保留中※2
	保留中 (ネスト)	なし	保留中※1
	実行中 (ルート)	なし	異常検出終了
	実行中 (ネスト)	なし	異常検出終了
	終了状態	なし	変更なし
ジョブ (UNIX ジョブ, PC ジョブ, フレキシブルジョブ, HTTP 接続ジョブ, アクションジョブ, カスタムジョブ, 引き継ぎ情報設定ジョブ)	先行終了待ち	なし	先行終了待ち※1, ※6, ※12, ※13, ※15
	未計画	なし	未計画※1, ※6, ※12, ※13, ※15
	保留中	なし	保留中※1

ユニット	JP1/AJS3 停止前の状態	条件	JP1/AJS3 起動後の状態	
ジョブ (UNIX ジョブ, PC ジョブ, フレキシブルジョブ, HTTP 接続ジョブ, アクションジョブ, カスタムジョブ, 引き継ぎ情報設定ジョブ)	実行待ち	<ul style="list-style-type: none"> ジョブがキューイング状態になる前に, JP1/AJS3 サービスが停止した ジョブがキューイング状態である 	先行終了待ち※7	
		ジョブが他ホストで実行され終了前に JP1/AJS3 サービスが停止した	実行中	
		ジョブが自ホストで実行され終了前に JP1/AJS3 サービスが停止した	強制終了	
		ジョブが終了状態である	終了状態※8	
		JP1/AJS3 サービス再起動時に, メモリー不足や通信障害が発生してジョブの状態取得に失敗した	終了状態不明	
	キューイング	ジョブがキューイング状態である	先行終了待ち※7	
		ジョブが他ホストで実行され終了前に JP1/AJS3 サービスが停止した	実行中	
		ジョブが自ホストで実行され, 終了前に JP1/AJS3 サービスが停止した	強制終了	
		ジョブが終了状態である	終了状態※8	
		JP1/AJS3 サービス再起動時に, メモリー不足や通信障害が発生してジョブの状態取得に失敗した	終了状態不明	
	実行中	実行先が他ホストである	実行中	
		実行先が自ホストである	強制終了	
		ジョブが終了状態になっている	終了状態※8	
		JP1/AJS3 サービス再起動時に, メモリー不足や通信障害が発生してジョブの状態取得に失敗した	終了状態不明	
	終了状態	なし	変更なし	
	判定ジョブ, OR ジョブ※14	先行終了待ち	なし	先行終了待ち※1, ※6, ※12, ※13, ※15
		未計画	なし	未計画※1, ※6, ※12, ※13, ※15
		保留中	なし	保留中※1
		終了状態	なし	変更なし

ユニット	JP1/AJS3 停止前の状態	条件	JP1/AJS3 起動後の状態
QUEUE ジョブ	先行終了待ち	なし	先行終了待ち※1, ※6, ※12, ※13, ※15
	未計画	なし	未計画※1, ※6, ※12, ※13, ※15
	保留中	なし	保留中※1
	実行待ち	ジョブがキューイング状態である	キューイング
		ジョブが他ホストで実行され終了前に JP1/AJS3 サービスが停止した	実行中
		ジョブが自ホストで実行され終了前に JP1/AJS3 サービスが停止した	強制終了
		ジョブが終了状態である	終了状態※8
		<ul style="list-style-type: none"> ジョブがキューイング状態になる前に, JP1/AJS3 サービスが停止した ジョブの状態取得に失敗した <ul style="list-style-type: none"> JP1/AJS3 サービス再起動時に, メモリー不足や通信障害が発生してジョブの状態取得に失敗した ジョブ情報の保存日数を過ぎたため, ジョブ情報がすでに削除されていた※9 	終了状態不明
	キューイング	ジョブがキューイング状態である	キューイング
		ジョブが他ホストで実行され終了前に JP1/AJS3 サービスが停止した	実行中
		ジョブが自ホストで実行され終了前に JP1/AJS3 サービスが停止した	強制終了
		ジョブが終了状態である	終了状態※8
		<ul style="list-style-type: none"> ジョブの状態取得に失敗した <ul style="list-style-type: none"> JP1/AJS3 サービス再起動時に, メモリー不足や通信障害が発生してジョブの状態取得に失敗した ジョブ情報の保存日数を過ぎたため, ジョブ情報がすでに削除されていた※9 	終了状態不明
	実行中	実行先が他ホストである	実行中
		実行先が自ホストである	強制終了
		ジョブが終了状態になっている	終了状態※8

ユニット	JP1/AJS3 停止前の状態	条件	JP1/AJS3 起動後の状態	
QUEUE ジョブ	実行中	ジョブの状態取得に失敗した <ul style="list-style-type: none"> JP1/AJS3 サービス再起動時に、メモリ不足や通信障害が発生してジョブの状態取得に失敗した ジョブ情報の保存日数を過ぎたため、ジョブ情報がすでに削除されていた※9 	終了状態不明	
	終了状態	なし	変更なし	
キューレスジョブ	先行終了待ち	なし	先行終了待ち※1, ※6, ※12, ※13, ※15	
	未計画	なし	未計画※1, ※6, ※12, ※13, ※15	
	保留中	なし	保留中※1	
	実行待ち	キューレスエージェントサービスに設定している最大同時ジョブ実行数を超えたため、ほかのキューレスジョブの終了を待っている		実行待ち
		キューレスジョブが実行中になっている		実行中
		キューレスジョブが終了状態になっている		終了状態※8, ※10
		<ul style="list-style-type: none"> JP1/AJS3 サービス再起動時に、メモリ不足や通信障害が発生してジョブの状態取得に失敗した JP1/AJS3 サービス再起動時に、キューレスジョブ機能が無効になっている 		終了状態不明
		ジョブがエージェントに送信される前に、JP1/AJS3 サービスを停止した		未実行終了
	実行中	キューレスジョブが実行中になっている		実行中
		キューレスジョブが終了状態になっている		終了状態※8, ※10
<ul style="list-style-type: none"> JP1/AJS3 サービス再起動時に、メモリ不足や通信障害が発生してジョブの状態取得に失敗した JP1/AJS3 サービス再起動時に、キューレスジョブ機能がアンインストールされている 			終了状態不明	

ユニット		JP1/AJS3 停止前の状態	条件	JP1/AJS3 起動後の状態
キューレスジョブ		終了状態	なし	変更なし
イベントジョブ	ジョブネット中	先行終了待ち	なし	先行終了待ち※1, ※6, ※12, ※13, ※15
		未計画	なし	未計画※1, ※6, ※12, ※13, ※15
		保留中	なし	保留中※1
		キューイング, 実行中	<ul style="list-style-type: none"> 実行先が他ホストである 実行先が, 他ホストまたは自ホストで, システムダウンしたあとの再起動である 	キューイング, 実行中
			実行先が自ホストである	異常検出終了※11
	終了状態	なし	変更なし	
	起動条件中	先行終了待ち	なし	先行終了待ち※6, ※12, ※13, ※15
		未計画	なし	未計画※12
		キューイング	なし	キューイング※13, ※15
		実行中	イベントジョブが実行中である	実行中※13, ※15
			イベントジョブが終了状態である	終了状態※8
		終了状態	なし	変更なし
	ジョブネットコネクタ		先行終了待ち	なし
未計画			なし	未計画※1, ※12
実行中			接続先のジョブネットが正常終了になっている	正常終了
			接続先のジョブネットが警告検出終了になっている	警告検出終了
			接続先のジョブネットが実行中になっている	実行中
			接続先のジョブネットが警告検出実行中になっている	警告検出実行中
			接続先のジョブネット配下に異常終了扱いになったユニットがある	異常検出実行中
警告検出実行中			接続先のジョブネットが警告検出終了になっている	警告検出終了

ユニット	JP1/AJS3 停止前の状態	条件	JP1/AJS3 起動後の状態
ジョブネットコネクタ	警告検出実行中	接続先のジョブネットが警告検出実行中になっている	警告検出実行中
		接続先のジョブネット配下に異常終了扱いになったユニットがある	異常検出実行中
	異常検出実行中	なし	異常検出実行中
	終了状態	なし	変更なし

注※1

先行ユニットが異常終了扱いになった場合は、「未実行終了」状態になります。

注※2

ホットスタートした時刻がジョブネットの打ち切り時間を過ぎていた場合は、「繰り越し未実行」状態になります。

注※3

ホットスタートした時刻がジョブネットの打ち切り時間に満たないが、開始予定時刻を超過している場合は、「実行中」状態になります。

注※4

配下に異常終了扱いになったユニットがある場合は、「異常検出実行中」または「異常検出終了」状態になります。

配下に異常終了扱いになったユニットがなく、「警告検出実行中」または「警告検出終了」状態のユニットがある場合は、「警告検出実行中」または「警告検出終了」状態になります。

注※5

配下に異常終了扱いになったユニットがある場合は、「異常検出実行中」または「異常検出終了」状態になります。

注※6

起動条件中のイベントジョブがエージェント上で実行中になる前に JP1/AJS3 サービスまたはスケジューラーサービスを強制停止すると、ルートジョブネットは「監視打ち切り終了」状態になります。ルートジョブネット配下のネストジョブネットやジョブはすべて「未実行終了」状態になります。

注※7

JP1/AJS3 のデータベース構成が標準構成の場合、ジョブ実行制御にキューイングされていたジョブ、および「実行待ち」状態のジョブは、キャンセルされて「先行終了待ち」状態に戻ります。そのあと、「先行終了待ち」状態のジョブは、再サブミットによって再度ジョブ実行制御にキューイングされます。ただし、先行ユニットが異常終了している場合は、再サブミットされないで「未実行終了」状態になります。詳細については、「6.4 JP1/AJS3 サービス再起動時のジョブの再サブミット」を参照してください。

注※8

終了状態とは、次の状態のどれかです。

- 正常終了
- 警告検出終了
- 異常検出終了
- 強制終了
- 起動失敗

注※9

例えば、ジョブ情報の保存日数に0日を設定していて、JP1/AJS3 サービスを再起動するまでの間にジョブの保存時間（デフォルトは10分）を過ぎてしまってジョブ状態を管理するために必要なジョブ情報がすでに削除されていた場合などです。

ジョブ情報の保存日数を0日にする場合は、JP1/AJS3 サービスの停止から起動までの所要時間を見積もり、ジョブ情報の保存時間に所要時間以上の値を設定してください。また、見積もりができない場合は、保存日数を1日以上にしてください。ジョブ情報の保存日数の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.5 ジョブ実行環境設定」を参照してください。

注※10

キューレスジョブで使用するステータスファイルを作成しておく必要があります。ステータスファイルが作成されていない場合、ジョブは「終了状態不明」状態になります。

注※11

システムダウンによるフェールオーバーの場合、またはイベントジョブ実行継続オプションを有効にしている場合は「実行中」状態になります。

注※12

ルートジョブネットが「繰り越し未実行」状態になると、ルートジョブネット配下のネストジョブネットやリモートジョブネットは、すべて「繰り越し未実行」になり、ジョブはすべて「未実行終了」になります。

ただし、起動条件を使用しないで、「未計画」状態となっている起動条件に定義されているイベントジョブは、ルートジョブネットが「繰り越し未実行」状態になると「計画未実行」状態になります。

注※13

JP1/AJS3 サービスやスケジューラーサービスを制限停止すると、「監視中」状態のルートジョブネットは「監視中断」状態になり、ホットスタートすると「監視中断」状態から「監視中」状態になります。起動条件中に定義されている「実行中」状態のイベントジョブは「監視中断」状態になり、ホットスタートすると、「監視中断」状態から「実行中」状態になります。

ジョブネット中に定義されている「先行終了待ち」「未計画」状態のネストジョブネットやジョブは「未実行終了」状態になり、ホットスタートすると、「未実行終了」状態から「先行終了待ち」「未計画」状態になります。

注※14

判定ジョブおよびORジョブは「実行待ち」、「キューイング」または「実行中」状態にならないユニットです。

注※15

起動条件が成立していない「起動条件待ち」状態の実行世代は、監視が停止すると世代が削除されます。

■ ウォームスタートした場合のジョブネットおよびジョブの状態

マネージャーホストの JP1/AJS3 サービスをウォームスタートした場合のジョブネットおよびジョブの状態を次の表に示します。

表 6-4 ウォームスタート (-warm) した場合のジョブネットおよびジョブの状態

ユニット	JP1/AJS3 停止前の状態	条件	JP1/AJS3 起動後の状態
ジョブネット	先行終了待ち	ルートジョブネットが「開始時刻待ち」または「保留中」状態である	先行終了待ち※10
		ルートジョブネットが実行中状態である※1	未実行終了
		ルートジョブネットが「起動条件待ち」状態である	先行終了待ち※13
		ルートジョブネットが「監視中」状態である※14	先行終了待ち※6, ※11
	未計画 (ルート)	なし	未計画
	未計画 (ネスト)	ルートジョブネットが「未計画」状態である	未計画
		ルートジョブネットが「開始時刻待ち」または「保留中」状態である	未計画※10
		ルートジョブネットが実行中状態である※1	未実行終了
		ルートジョブネットが「起動条件待ち」状態である	未計画※13
		ルートジョブネットが「監視中」状態である※14	未計画※6, ※11
	開始時刻待ち (ルート)	なし	開始時刻待ち※2, ※3
	開始時刻待ち (ネスト)	なし	未実行終了
	保留中 (ルート)	なし	保留中※2, ※4
	保留中 (ネスト)	なし	未実行終了
	実行中	なし	中断※5
	警告検出実行中	なし	中断※5
	異常検出実行中	なし	中断※5
	起動条件待ち	なし	起動条件待ち※13

ユニット	JP1/AJS3 停止前の状態	条件	JP1/AJS3 起動後の状態	
ジョブネット	監視中	なし	監視中※6, ※11	
	終了状態	なし	変更なし	
リモートジョブネット	先行終了待ち	ルートジョブネットが「開始時刻待ち」または「保留中」状態である	先行終了待ち※10	
		ルートジョブネットが実行中状態である※1	未実行終了	
		ルートジョブネットが「起動条件待ち」状態である	先行終了待ち※13	
		ルートジョブネットが「監視中」状態である※14	先行終了待ち※6, ※11	
	未計画 (ルート)	なし	未計画	
	未計画 (ネスト)	ルートジョブネットが「未計画」状態である	未計画	
		ルートジョブネットが「開始時刻待ち」または「保留中」状態である	未計画※10	
		ルートジョブネットが実行中状態である※1	未実行終了	
		ルートジョブネットが「起動条件待ち」状態である	未計画※13	
		ルートジョブネットが「監視中」状態である※14	未計画※6, ※11	
		開始時刻待ち (ルート)	なし	開始時刻待ち※2, ※3
	開始時刻待ち (ネスト)	なし	未実行終了	
	保留中 (ルート)	なし	保留中※2, ※4	
	保留中 (ネスト)	なし	未実行終了	
	実行中 (ルート)	なし	中断	
	実行中 (ネスト)	なし	中断	
	終了状態	なし	変更なし	
	ジョブ (UNIX ジョブ, PC ジョブ, フレキシブルジョブ, HTTP 接続ジョブ, アクションジョブ, カスタムジョブ, 引き継ぎ情報設定ジョブ)	先行終了待ち	ルートジョブネットが「開始時刻待ち」または「保留中」状態である	先行終了待ち※10
			ルートジョブネットが実行中状態である※1	未実行終了
			ルートジョブネットが「起動条件待ち」状態である	先行終了待ち※13

ユニット	JP1/AJS3 停止前の状態	条件	JP1/AJS3 起動後の状態
ジョブ (UNIX ジョブ, PC ジョブ, フレキシブルジョブ, HTTP 接続ジョブ, アクションジョブ, カスタムジョブ, 引き継ぎ情報設定ジョブ)	先行終了待ち	ルートジョブネットが「監視中」状態である※14	先行終了待ち※6, ※11
	未計画	ルートジョブネットが「未計画」状態である	未計画
		ルートジョブネットが「開始時刻待ち」または「保留中」状態である	未計画※10
		ルートジョブネットが実行中状態である※1	未実行終了
		ルートジョブネットが「起動条件待ち」状態である	未計画※13
		ルートジョブネットが「監視中」状態である※14	未計画※6, ※11
	保留中	なし	未実行終了
	実行待ち	<ul style="list-style-type: none"> ジョブがキューイング状態になる前に, JP1/AJS3 サービスが停止した ジョブがキューイング状態である 	未実行終了
			ジョブが終了状態である
		<ul style="list-style-type: none"> ジョブが実行中である JP1/AJS3 サービス再起動時に, メモリー不足や通信障害が発生してジョブの状態取得に失敗した 	終了状態不明
	キューイング	ジョブがキューイング状態である	未実行終了
		ジョブが終了状態である	終了状態※7
		ジョブが実行中である	終了状態不明
	実行中	ジョブが終了状態である	終了状態※7
		ジョブが実行中である	終了状態不明
	終了状態	なし	変更なし
	判定ジョブ, OR ジョブ※12	先行終了待ち	ルートジョブネットが「開始時刻待ち」または「保留中」状態である
ルートジョブネットが実行中状態である※1			未実行終了
ルートジョブネットが「起動条件待ち」状態である			先行終了待ち※13

ユニット	JP1/AJS3 停止前の状態	条件	JP1/AJS3 起動後の状態
判定ジョブ, OR ジョブ※12	先行終了待ち	ルートジョブネットが「監視中」状態である※14	先行終了待ち※6, ※11
	未計画	ルートジョブネットが「未計画」状態である	未計画
		ルートジョブネットが「開始時刻待ち」または「保留中」状態である	未計画※10
		ルートジョブネットが実行中状態である※1	未実行終了
		ルートジョブネットが「起動条件待ち」状態である	未計画※13
		ルートジョブネットが「監視中」状態である※14	未計画※6, ※11
	保留中	なし	未実行終了
	終了状態	なし	変更なし
QUEUE ジョブ	先行終了待ち	ルートジョブネットが「開始時刻待ち」または「保留中」状態である	先行終了待ち※10
		ルートジョブネットが実行中状態である※1	未実行終了
		ルートジョブネットが「起動条件待ち」状態である	先行終了待ち※13
		ルートジョブネットが「監視中」状態である※14	先行終了待ち※6, ※11
	未計画	ルートジョブネットが「未計画」状態である	未計画
		ルートジョブネットが「開始時刻待ち」または「保留中」状態である	未計画※10
		ルートジョブネットが実行中状態である※1	未実行終了
		ルートジョブネットが「起動条件待ち」状態である	未計画※13
		ルートジョブネットが「監視中」状態である※14	未計画※6, ※11
	保留中	なし	未実行終了
	実行待ち	ジョブがキューイング状態である	未実行終了
		ジョブが終了状態である	終了状態※7

ユニット	JP1/AJS3 停止前の状態	条件	JP1/AJS3 起動後の状態
QUEUE ジョブ	実行待ち	<ul style="list-style-type: none"> ジョブがキューイング状態になる前に、JP1/AJS3 サービスが停止した ジョブが実行中である ジョブの状態取得に失敗した <ul style="list-style-type: none"> JP1/AJS3 サービス再起動時に、メモリー不足や通信障害が発生してジョブの状態取得に失敗した ジョブ情報の保存日数を過ぎたため、ジョブ情報がすでに削除されていた※8 	終了状態不明
	キューイング	ジョブがキューイング状態である	未実行終了
		ジョブが終了状態である	終了状態※7
		<ul style="list-style-type: none"> ジョブが実行中である ジョブ情報の保存日数を過ぎたため、ジョブ情報がすでに削除されていた※8 	終了状態不明
	実行中	ジョブが終了状態である	終了状態※7
		<ul style="list-style-type: none"> ジョブが実行中である ジョブ情報の保存日数を過ぎたため、ジョブ情報がすでに削除されていた※8 	終了状態不明
	終了状態	なし	変更なし
キューレスジョブ	先行終了待ち	ルートジョブネットが「開始時刻待ち」または「保留中」状態である	先行終了待ち※10
		ルートジョブネットが実行中状態である※1	未実行終了
		ルートジョブネットが「起動条件待ち」状態である	先行終了待ち※13
		ルートジョブネットが「監視中」状態である※14	先行終了待ち※6, ※11
	未計画	ルートジョブネットが「未計画」状態である	未計画
		ルートジョブネットが「開始時刻待ち」または「保留中」状態である	未計画※10
		ルートジョブネットが実行中状態である※1	未実行終了

ユニット		JP1/AJS3 停止前の状態	条件	JP1/AJS3 起動後の状態
キューレスジョブ		未計画	ルートジョブネットが「起動条件待ち」状態である	未計画※13
			ルートジョブネットが「監視中」状態である※14	未計画※6, ※11
		保留中	なし	未実行終了
		実行待ち	キューレスジョブが終了状態である	終了状態※7, ※9
			キューレスエージェントサービスに設定している最大同時ジョブ実行数を超えたため、ほかのキューレスジョブの終了を待っている	終了状態不明
			ジョブがエージェントに送信される前に、JP1/AJS3 サービスを停止した	未実行終了
		実行中	キューレスジョブが終了状態である	終了状態※7, ※9
			<ul style="list-style-type: none"> キューレスジョブが実行中である JP1/AJS3 サービス再起動時に、メモリー不足や通信障害が発生してジョブの状態取得に失敗した JP1/AJS3 サービス再起動時に、キューレスジョブ機能が無効になっている 	終了状態不明
		終了状態	なし	変更なし
		イベントジョブ	ジョブネット中	先行終了待ち
ルートジョブネットが実行中状態である※1	未実行終了			
ルートジョブネットが「起動条件待ち」状態である	先行終了待ち※13			
ルートジョブネットが「監視中」状態である※14	先行終了待ち※6, ※11			
未計画	先行終了待ち		ルートジョブネットが「未計画」状態である	未計画
			ルートジョブネットが「開始時刻待ち」または「保留中」状態である	未計画※10
			ルートジョブネットが実行中状態である※1	未実行終了
			ルートジョブネットが「起動条件待ち」状態である	未計画※13

ユニット		JP1/AJS3 停止前の状態	条件	JP1/AJS3 起動後の状態
イベントジョブ	ジョブネット中	未計画	ルートジョブネットが「監視中」状態である※14	未計画※6, ※11
		保留中	なし	未実行終了
		キューイング	なし	終了状態不明
		実行中	なし	終了状態不明
		終了状態	なし	変更なし
	起動条件中	先行終了待ち	なし	先行終了待ち※6, ※10, ※11, ※13
		未計画	なし	未計画※10
		キューイング	なし	キューイング※11, ※13
		実行中	イベントジョブが実行中である	実行中※11, ※13
			イベントジョブが終了状態である	終了状態※7
		終了状態	なし	変更なし
ジョブネットコネクタ	先行終了待ち	ルートジョブネットが「開始時刻待ち」または「保留中」状態である	先行終了待ち※10	
		ルートジョブネットが実行中状態である※1	未実行終了	
	未計画	ルートジョブネットが「未計画」状態である	未計画	
		ルートジョブネットが「開始時刻待ち」または「保留中」状態である	未計画※10	
		ルートジョブネットが実行中状態である※1	未実行終了	
	実行中	なし	終了状態不明	
	警告検出実行中	なし	終了状態不明	
	異常検出実行中	なし	終了状態不明	
	終了状態	なし	変更なし	

注※1

実行中状態とは、次の状態のどれかです。

- 実行中
- 警告検出実行中
- 異常検出実行中

注※2

次のどれかの状態の場合は、「繰り越し未実行」状態になります。

- スケジューラーサービスの環境設定パラメーターOVERSCHEDULE に「plan」を設定していて、当日の実行予定である。
- スケジューラーサービスの環境設定パラメーターOVERSCHEDULE に「skip」を設定していて、スケジューラーサービスの起動時より前の実行予定である。
- ジョブネットの実行登録時に [実行登録] ダイアログボックスの [デーモン起動時に予定時刻超過] で [次回から実行する] を選択していて、スケジューラーサービスの起動時より前の実行予定である。
- スケジューラーサービスを起動した時刻がジョブネットの打ち切り時間を過ぎている。

環境設定パラメーターOVERSCHEDULE の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.4.2(72) OVERSCHEDULE」を参照してください。

注※3

ウォームスタートした時刻が、開始予定時刻を超過していて、注※2 のケースに該当しない場合、ジョブネットは「実行中」状態になります。

注※4

スケジュールを再計算するため、いったん「開始時刻待ち」状態になってから「保留中」状態になります。

注※5

サービス停止前にジョブネット配下のジョブが「実行待ち」状態、「キューイング」状態または「実行中」状態の場合、ジョブネットはすべてのジョブの実行結果を確認して終了状態に遷移してから「中断」状態になります。

注※6

起動条件中のイベントジョブがエージェント上で実行中になる前に JP1/AJS3 サービスまたはスケジューラーサービスを強制停止すると、ルートジョブネットは「監視打ち切り終了」状態になります。ルートジョブネット配下のネストジョブネットやジョブはすべて「未実行終了」状態になります。

注※7

終了状態は、次の状態のどれかです。

- 正常終了
- 警告検出終了
- 異常検出終了
- 強制終了
- 起動失敗

注※8

例えば、ジョブ情報の保存日数に 0 日を設定していて、JP1/AJS3 サービスを再起動するまでの間にジョブの保存時間（デフォルトは 10 分）を過ぎてしまってジョブ状態を管理するために必要なジョブ情報がすでに削除されていた場合などです。ジョブ情報の保存日数を 0 日にする場合は、JP1/AJS3

サービスの停止から起動までの所要時間を見積もり、ジョブ情報の保存時間に所要時間以上の値を設定してください。また、見積もりができない場合は、保存日数を1日以上にしてください。ジョブ情報の保存日数の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.5 ジョブ実行環境設定」を参照してください。

注※9

キューレスジョブで使用するステータスファイルを作成しておく必要があります。ステータスファイルが作成されていない場合、ジョブは「終了状態不明」状態になります。

注※10

ルートジョブネットが「繰り越し未実行」状態になると、ルートジョブネット配下のネストジョブネットやリモートジョブネットは、すべて「繰り越し未実行」になり、ジョブはすべて「未実行終了」になります。

ただし、起動条件を使用しないで、「未計画」状態となっている起動条件に定義されているイベントジョブは、ルートジョブネットが「繰り越し未実行」状態になると「計画未実行」状態になります。

注※11

JP1/AJS3 サービスやスケジューラーサービスを制限停止すると、「監視中」状態のルートジョブネットは「監視中断」状態になり、ウォームスタートすると「監視中断」状態から「監視中」状態になります。

起動条件中に定義されている「実行中」状態のイベントジョブは「監視中断」状態になり、ウォームスタートすると、「監視中断」状態から「実行中」状態になります。

ジョブネット中に定義されている「先行終了待ち」「未計画」状態のネストジョブネットやジョブは「未実行終了」状態になり、ウォームスタートすると、「未実行終了」状態から「先行終了待ち」「未計画」状態になります。

注※12

判定ジョブおよびORジョブは「実行待ち」、「キューイング」または「実行中」状態にならないユニットです。

注※13

起動条件が成立していない「起動条件待ち」状態の実行世代は、監視が停止すると世代が削除されます。

注※14

監視世代は事象の発生を監視を制御する世代のため、監視世代のジョブネット中に定義されているネストジョブネットやジョブは実行されません。詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド 3.4.2 監視世代と実行世代」を参照してください。

■ コールドスタートした場合のジョブネットおよびジョブの状態

マネージャーホストのJP1/AJS3 サービスをコールドスタート (-cold) した場合、登録済みのジョブネットはすべて「未登録」状態になり、前回までのジョブネットおよびジョブの実行結果がすべて削除された状態で、JP1/AJS3 サービスが起動されます。

■ ディザスターリカバリースタートした場合のジョブネットおよびジョブの状態

マネージャーホストの JP1/AJS3 サービスをディザスターリカバリースタート (-disaster) した場合のジョブネットおよびジョブの状態を次の表に示します。

表 6-5 ディザスターリカバリースタート (-disaster) した場合のジョブネットおよびジョブの状態

ユニット種別	JP1/AJS3 - Manager の運用切り替え前の状態	条件	JP1/AJS3 - Manager の運用切り替え後の状態
ジョブネット	先行終了待ち	ルートジョブネットが「開始時刻待ち」または「保留中」状態である	先行終了待ち※4
		ルートジョブネットが実行中状態である※5	未実行終了
		ルートジョブネットが「起動条件待ち」状態である	先行終了待ち※8
		ルートジョブネットが「監視中」状態である※9	未実行終了※6
	未計画(ルート)	なし	未計画
	未計画(ネスト)	ルートジョブネットが「未計画」状態である	未計画
		ルートジョブネットが「開始時刻待ち」または「保留中」状態である	未計画※4
		ルートジョブネットが実行中状態である※5	未実行終了
		ルートジョブネットが「起動条件待ち」状態である	未計画※8
		ルートジョブネットが「監視中」状態である※9	未実行終了※6
	開始時刻待ち(ルート)	なし	開始時刻待ち※1, ※2
	開始時刻待ち(ネスト)	なし	未実行終了
	保留中(ルート)	なし	保留中※1, ※3
	保留中(ネスト)	なし	未実行終了
	実行中	なし	中断
	警告検出実行中	なし	中断
異常検出実行中	なし	中断	
起動条件待ち	なし	起動条件待ち※8	

ユニット種別	JP1/AJS3 - Manager の運用切り替え前の状態	条件	JP1/AJS3 - Manager の運用切り替え後の状態
ジョブネット	監視中	なし	監視打ち切り終了※6
	終了状態	なし	変更なし
リモートジョブネット	先行終了待ち	ルートジョブネットが「開始時刻待ち」または「保留中」状態である	先行終了待ち※4
		ルートジョブネットが実行中状態である※5	未実行終了
		ルートジョブネットが「起動条件待ち」状態である	先行終了待ち※8
		ルートジョブネットが「監視中」状態である※9	未実行終了※6
	未計画(ルート)	なし	未計画
	未計画(ネスト)	ルートジョブネットが「未計画」状態である	未計画
		ルートジョブネットが「開始時刻待ち」または「保留中」状態である	未計画※4
		ルートジョブネットが実行中状態である※5	未実行終了
		ルートジョブネットが「起動条件待ち」状態である	未計画※8
		ルートジョブネットが「監視中」状態である※9	未実行終了※6
		開始時刻待ち(ルート)	なし
	開始時刻待ち(ネスト)	なし	未実行終了
	保留中(ルート)	なし	保留中※1, ※3
	保留中(ネスト)	なし	未実行終了
	実行中(ルート)	なし	中断
	実行中(ネスト)	なし	中断
	終了状態	なし	変更なし
ジョブ (標準ジョブ, HTTP 接続ジョブ, アクションジョブ, カスタムジョブおよび引き継ぎ情報設定ジョブ)	先行終了待ち	ルートジョブネットが「開始時刻待ち」または「保留中」状態である	先行終了待ち※4
		ルートジョブネットが実行中状態である※5	未実行終了

ユニット種別	JP1/AJS3 - Manager の運用切り替え前の状態	条件	JP1/AJS3 - Manager の運用切り替え後の状態	
ジョブ (標準ジョブ, HTTP 接続ジョブ, アクションジョブ, カスタムジョブおよび引き継ぎ情報設定ジョブ)	先行終了待ち	ルートジョブネットが「起動条件待ち」状態である	先行終了待ち※8	
		ルートジョブネットが「監視中」状態である※9	未実行終了※6	
	未計画	ルートジョブネットが「未計画」状態である	未計画	
		ルートジョブネットが「開始時刻待ち」または「保留中」状態である	未計画※4	
		ルートジョブネットが実行中状態である※5	未実行終了	
		ルートジョブネットが「起動条件待ち」状態である	未計画※8	
		ルートジョブネットが「監視中」状態である※9	未実行終了※6	
		保留中	なし	未実行終了
	実行待ち	なし	終了状態不明	
	キューイング	なし	終了状態不明	
	実行中	なし	終了状態不明	
	終了状態	なし	変更なし	
	判定ジョブ, OR ジョブ※7	先行終了待ち	ルートジョブネットが「開始時刻待ち」または「保留中」状態である	先行終了待ち※4
			ルートジョブネットが実行中状態である※5	未実行終了
ルートジョブネットが「起動条件待ち」状態である			先行終了待ち※8	
ルートジョブネットが「監視中」状態である※9			未実行終了※6	
未計画		ルートジョブネットが「未計画」状態である	未計画	
		ルートジョブネットが「開始時刻待ち」または「保留中」状態である	未計画※4	
		ルートジョブネットが実行中状態である※5	未実行終了	

ユニット種別		JP1/AJS3 - Manager の運用切り替え前の状態	条件	JP1/AJS3 - Manager の運用切り替え後の状態
判定ジョブ, OR ジョブ※ 7	未計画		ルートジョブネットが「起動条件待ち」状態である	未計画※8
			ルートジョブネットが「監視中」状態である※9	未実行終了※6
	保留中		なし	未実行終了
	終了状態		なし	変更なし
キューレスジョブ	先行終了待ち		ルートジョブネットが「開始時刻待ち」または「保留中」状態である	先行終了待ち※4
			ルートジョブネットが実行中状態である※5	未実行終了
			ルートジョブネットが「起動条件待ち」状態である	先行終了待ち※8
			ルートジョブネットが「監視中」状態である※9	未実行終了※6
	未計画		ルートジョブネットが「未計画」状態である	未計画
			ルートジョブネットが「開始時刻待ち」または「保留中」状態である	未計画※4
			ルートジョブネットが実行中状態である※5	未実行終了
			ルートジョブネットが「起動条件待ち」状態である	未計画※8
			ルートジョブネットが「監視中」状態である※9	未実行終了※6
	保留中		なし	未実行終了
	実行待ち		なし	終了状態不明
	実行中		なし	終了状態不明
	終了状態		なし	変更なし
	イベント ジョブ	ジョブネット中	先行終了待ち	ルートジョブネットが「開始時刻待ち」または「保留中」状態である
ルートジョブネットが実行中状態である※5				未実行終了

ユニット種別		JP1/AJS3 - Manager の運用切り替え前の状態	条件	JP1/AJS3 - Manager の運用切り替え後の状態
イベント ジョブ	ジョブネット中	先行終了待ち	ルートジョブネットが「起動条件待ち」状態である	先行終了待ち※8
			ルートジョブネットが「監視中」状態である※9	未実行終了※6
		未計画	ルートジョブネットが「未計画」状態である	未計画
			ルートジョブネットが「開始時刻待ち」または「保留中」状態である	未計画※4
			ルートジョブネットが実行中状態である※5	未実行終了
			ルートジョブネットが「起動条件待ち」状態である	未計画※8
			ルートジョブネットが「監視中」状態である※9	未実行終了※6
			保留中	なし
		キューイング	なし	終了状態不明
		実行中	なし	終了状態不明
	終了状態	なし	変更なし	
	起動条件中	先行終了待ち	ルートジョブネットが「開始時刻待ち」または「保留中」状態で起動条件を使用する	先行終了待ち※4
			ルートジョブネットが「起動条件待ち」状態である	先行終了待ち※8
			ルートジョブネットが「監視中」状態である	未実行終了※6
		未計画	ルートジョブネットが「未計画」状態である	未計画
			ルートジョブネットが「開始時刻待ち」または「保留中」状態で起動条件を使用しない	未計画※4
		キューイング	ルートジョブネットが「起動条件待ち」状態である	キューイング※8
			ルートジョブネットが「監視中」状態である	終了状態不明※6
			実行中	実行中※8

ユニット種別		JP1/AJS3 - Manager の運用切り替え前の状態	条件	JP1/AJS3 - Manager の運用切り替え後の状態
イベント ジョブ	起動条件中	実行中	ルートジョブネットが「監視中」状態である	終了状態不明 ^{※6}
		終了状態	なし	変更なし
ジョブネットコネクタ		先行終了待ち	ルートジョブネットが「開始時刻待ち」または「保留中」状態である	先行終了待ち ^{※4}
			ルートジョブネットが実行中状態である ^{※5}	未実行終了
		未計画	ルートジョブネットが「未計画」状態である	未計画
			ルートジョブネットが「開始時刻待ち」または「保留中」状態である	未計画 ^{※4}
			ルートジョブネットが実行中状態である ^{※5}	未実行終了
		実行中	なし	終了状態不明
		警告検出実行中	なし	終了状態不明
		異常検出実行中	なし	終了状態不明
		終了状態	なし	変更なし

注※1

次のどれかの状態の場合は、次回実行予定は「繰り越し未実行」状態になります。

- スケジューラーサービスの環境設定パラメーターOVERSCHEDULE に「plan」を設定していて、当日の実行予定である。
- スケジューラーサービスの環境設定パラメーターOVERSCHEDULE に「skip」を設定していて、スケジューラーサービスの起動時より前の実行予定である。
- ジョブネットの実行登録時に [実行登録] ダイアログボックスの [デーモン起動時に予定時刻超過] で [次回から実行する] を選択していて、スケジューラーサービスの起動時より前の実行予定である。
- スケジューラーサービスを起動した時刻がジョブネットの打ち切り時間を過ぎている。

環境設定パラメーターOVERSCHEDULE の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.4.2(72) OVERSCHEDULE」を参照してください。

注※2

ディザスターリカバリスタートした時刻が、開始予定時刻を超過していて、注※1 のケースに該当しない場合、ジョブの実行が抑止されているため、実行抑止を解除するまでは予定時刻に到達しても実行されません。

注※3

次回実行予定はスケジュールを再計算するため、いったん「開始時刻待ち」状態になってからジョブの実行抑止が解除されると「保留中」状態になります。

注※4

ルートジョブネットが「繰り越し未実行」状態になると、ルートジョブネット配下のネストジョブネットやリモートジョブネットは、すべて「繰り越し未実行」になり、ジョブはすべて「未実行終了」になります。

ただし、起動条件を使用しないで、「未計画」状態となっている起動条件に定義されているイベントジョブは、ルートジョブネットが「繰り越し未実行」状態になると「計画未実行」状態になります。

注※5

実行中状態は、次の状態のどれかです。

- 実行中
- 警告検出実行中
- 異常検出実行中

注※6

JP1/AJS3 サービスやスケジューラーサービスを制限停止すると、「監視中」状態のルートジョブネットは「監視中断」状態になり、ディザスターリカバリースタートしてジョブの実行抑止を解除すると、「監視中断」状態から「監視中」状態になります。

起動条件中に定義されている「実行中」状態のイベントジョブは「監視中断」状態になり、ディザスターリカバリースタートしてジョブの実行抑止を解除すると、「監視中断」状態から「実行中」状態になります。

ジョブネット中に定義されている「先行終了待ち」「未計画」状態のネストジョブネットやジョブは「未実行終了」状態になり、ディザスターリカバリースタートすると、「未実行終了」状態から「先行終了待ち」「未計画」状態になります。

注※7

判定ジョブおよび OR ジョブは「実行待ち」、「キューイング」または「実行中」状態にならないユニットです。

注※8

起動条件が成立していない「起動条件待ち」状態の実行世代は、監視が停止すると世代が削除されます。

注※9

監視世代は事象の発生の監視を制御する世代のため、監視世代のジョブネット中に定義されているネストジョブネットやジョブは実行されません。詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド 3.4.2 監視世代と実行世代」を参照してください。

■ 起動モードの指定を省略した場合のジョブネットおよびジョブの状態

マネージャーホストの JP1/AJS3 サービスの起動モードの指定を省略した場合、セットアップ時に設定したサービス起動モードで起動されます。セットアップ時に設定が省略されている場合、ウォームスタートと同様になります。

■ イベントリセット時のジョブネットおよびジョブの状態

イベントリセットを行った場合のジョブネットおよびジョブの状態は、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド jpomanevreset」を参照してください。

(b) エージェントホストの JP1/AJS3 サービスを再起動する場合

エージェントホストの JP1/AJS3 サービスを再起動したときの、エージェントホスト上のジョブの状態は、起動モードおよびジョブの種類によって異なります。

なお、エージェントホストの JP1/AJS3 サービスの起動モードの指定を省略した場合は、ウォームスタートと同じです。

各起動モードで JP1/AJS3 を起動したときのジョブの状態を、ジョブの種類別に次の表に示します。

表 6-6 エージェントホストの JP1/AJS3 起動時の起動モードとジョブの状態

起動モード	PC ジョブ, UNIX ジョブ, HTTP 接続ジョブ, フレキシブルジョブ, QUEUE ジョブ	イベントジョブ	起動条件中に指定されたイベントジョブ
ウォームスタート	マネージャーホストにジョブの状態を報告できなかったジョブは、マネージャーホストで「強制終了」状態になります。ただし、jpqjobsub コマンドの -rs オプションを利用し、ジョブの回復状態を指定した場合は、指定した状態になります。	監視を終了します（マネージャーホスト上でのジョブは「異常検出終了」状態になります）。	JP1/AJS3 が停止する前にエージェントホストで検知したイベント情報のうち、マネージャーホストに通知できなかったイベント情報は、エージェントホスト起動後にマネージャーホストに通知します（マネージャーホスト上でのジョブは「監視中」状態のままになります。エージェントホストの再起動時に引き続き実行されます）。
ホットスタート		ただし、次のどれかに該当する場合は、それぞれの状況に従った状態になります。 <ul style="list-style-type: none"> イベントジョブ実行継続オプションを有効にしている場合 表 6-8 に示す状態になります。イベントジョブ実行継続オプションについては、「8.2.1 JP1/AJS3 のサービスが停止してもイベントジョブの実行を継続させる」を参照してください。 マネージャーホストのスケジューラサービスが停止している場合、またはマネージャーホストの JP1/AJS3 サービスが停止している場合 「(a) マネージャーホストの JP1/AJS3 サービスを再起動する場合」に示す状態になります。 	エージェントホストの再起動時に引き続き実行されます。
コールドスタート		JP1/AJS3 が停止する前にエージェントホストで検知したイベント情報のうち、マネージャーホストに通知できなかったイベント情報は破棄されます（マネージャーホスト上でのジョブは「監視中」状態のままになります）。	

(4) エージェントホストを再起動する場合のマネージャーホスト上でのジョブの状態

マネージャー・エージェント構成で、エージェントホストの JP1/AJS3 サービスを再起動する場合、次に示す状況ではマネージャーホスト上のジョブの状態が異なります。

- 停止したエージェントホストを再起動する
- システムダウンしたエージェントホストを再起動する

停止したエージェントホストを再起動する場合の、マネージャーホスト上でのジョブの状態を表 6-7 に示します。システムダウンしたエージェントホストを再起動する場合の、マネージャーホスト上でのジョブの状態を表 6-8 に示します。

表 6-7 停止したエージェントホストを再起動する場合のマネージャーホスト上でのジョブの状態

ユニットの種類		エージェントホストが停止する前の状態	エージェントホストが停止したあとの状態
ジョブ※1		先行終了待ち	先行終了待ち
		保留中	保留中
		キューイング中	キューイング中※2
		実行中	強制終了※3
		その他の状態	変更なし
キューレスジョブ		先行終了待ち	未実行終了※4
		保留中	保留中※4
		実行待ち	終了状態不明※4
		実行中	終了状態不明※4
		その他の状態	変更なし
イベントジョブ	ジョブ ネット中	先行終了待ち	先行終了待ち
		保留中	保留中
		キューイング中	キューイング中
		実行中	異常検出終了※5
		その他の状態	変更なし
	起動条件中	先行終了待ち	先行終了待ち
		キューイング中	キューイング中
		実行中	実行中
その他の状態		変更なし	

注※1

ジョブとは、標準ジョブ、HTTP 接続ジョブ、アクションジョブ、カスタムジョブを示します。

注※2

シャットダウン処理中にジョブ実行要求を受け付けた場合、ジョブプロセスの起動に失敗して「起動失敗」状態になることがあります。また、エージェントホストがジョブ実行要求に対してマネージャーホストへ応答する前に停止した場合は、ジョブ実行要求はタイムアウトエラーとなります。そのあと、マネージャーホストからのポーリングによる状態確認の結果、「強制終了」状態になります。

注※3

ジョブを強制終了するときの動作については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド 4.5.10 実行中のジョブネットやジョブを強制終了する」を参照してください。

注※4

エージェントホスト起動後、状態が変更されるまで時間が掛かる場合があります。

注※5

次のどれかに該当する場合は、それぞれの状況に従った状態になります。

- イベントジョブ実行継続オプションを有効にしている場合は、「実行中」状態になります。
- マネージャーホストのスケジューラーサービスが停止している場合、またはマネージャーホストの JP1/AJS3 サービスが停止している場合は、「(3)(a) マネージャーホストの JP1/AJS3 サービスを再起動する場合」に示す状態になります。

表 6-8 システムダウンしたエージェントホストを再起動する場合のマネージャーホスト上でのジョブの状態

ユニットの種類		エージェントホストがシステムダウンする前の状態	エージェントホストが停止したあとの状態
ジョブ※1		先行終了待ち	先行終了待ち
		保留中	保留中
		キューイング中	キューイング中
		実行中	強制終了
		その他の状態	変更なし
キューレスジョブ		先行終了待ち	未実行終了※2
		保留中	保留中※2
		実行待ち	終了状態不明※2
		実行中	終了状態不明※2
		その他の状態	変更なし
イベントジョブ	ジョブネット中	先行終了待ち	先行終了待ち
		保留中	保留中

ユニットの種類		エージェントホストがシステムダウンする前の状態	エージェントホストが停止したあとの状態
イベントジョブ	ジョブ ネット中	キューイング中	キューイング中
		実行中	実行中
		その他の状態	変更なし
	起動条件中	先行終了待ち	先行終了待ち
		キューイング中	キューイング中
		実行中	実行中
		その他の状態	変更なし

注※1

ジョブとは、標準ジョブ、HTTP 接続ジョブ、アクションジョブ、カスタムジョブを示します。

注※2

エージェントホスト起動後、状態が変更されるまで時間が掛かる場合があります。

6.2.2 JP1/AJS3 終了時の動作を一時的に変更する

JP1/AJS3 - Manager を終了するときの動作を一時的に変更できます。

一時的に終了時の動作を変更する場合の手順を次に示します。

1. `jajs_spmd_stop` コマンドに引数を指定して実行する。

指定できるオプションを次の表に示します。

表 6-9 `jajs_spmd_stop` コマンドに指定できるオプション

オペランド	動作
<code>-job</code>	実行中のジョブの停止を待って終了します。
<code>-kill</code>	強制的に終了します。

6.3 JP1/AJS3 のプロセスが異常終了した場合の JP1/AJS3 の動作を変更する

JP1/AJS3 が何らかの理由によって停止すると、ジョブが実行できなくなり、分散システムの業務に影響を及ぼします。

JP1/AJS3 では、障害が発生してプロセスが停止した場合、障害が発生したプロセスを再起動し自動回復を行います。再起動しても回復できない場合、障害が発生したプロセス以外のプロセスは停止しないで縮退運転します。プロセスが異常終了した場合に自動で再起動するプロセスについては、「[6.3.1 異常終了した JP1/AJS3 のプロセスを再起動する](#)」を参照してください。

縮退運転の場合、動作しているプロセスによって一部の機能は使用できます。

JP1/AJS3 サービス内のプロセスは、`jajs_spmd_status` コマンドで表示できます。

プロセスの機能については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング 付録 B プロセス一覧」を参照してください。

スケジューラーサービス管理機能のプロセスが停止した場合でも、エージェントサービス機能のプロセス（ジョブ実行・イベントジョブ機能）は停止しません。このため、スケジューラーサービス管理機能のプロセスが停止した場合でも、他ホストからの実行要求によるジョブ・イベントジョブの実行は継続できます。

現在 JP1/AJS3 サービスが縮退運転しているかどうかは `jajs_spmd_status` コマンドで確認できます。

また、`jajs_spmd` コマンドに `-HA` オプションを指定した場合、およびクラスタ構成時の論理ホストの JP1/AJS3 サービスに障害が発生した場合は、縮退運転しません。JP1/AJS3 サービスの、`jajs_spmd_status` コマンドで表示されるプロセスのどれかが停止しても、JP1/AJS3 サービス全体が停止します。

物理ホスト上の JP1/AJS3 で縮退運転させないで、異常を検知するためには `jajs_spmd` コマンドに `-HA` オプションを指定して起動してください。JP1/AJS3 サービス全体を停止できます。

また、上記動作のほかに障害発生時に障害を検知して対処する手段として、プロセスの異常を検知した場合に JP1 イベントを発行する機能を提供しています。この機能をあらかじめ設定しておくことで、プロセスが異常終了した場合、JP1 イベントを発行させることができます。

JP1 イベントを発行する場合は、発行された JP1 イベントを契機として、JP1/IM などの他プログラムと組み合わせて自動的に連絡する処理を実行できます。

プロセスの異常を検知した場合に JP1 イベントを発行する機能については以降の項を参照してください。

6.3.1 異常終了した JP1/AJS3 のプロセスを再起動する

JP1/AJS3 を起動すると、複数のプロセスが生成されます。JP1/AJS3 - Manager および JP1/AJS3 - Agent では、あらかじめ再起動の設定をしておくことで、何らかの理由でプロセスが異常終了した場合に自動でプロセスを再起動できます。

ここで説明する再起動の設定は、クラスタ運用ではない JP1/AJS3 の再起動を目的としています。クラスタ運用の場合で再起動したいときは、クラスタソフトの制御によって再起動するようにしてください。詳細については、「[10.1 クラスタシステムの概要](#)」を参照してください。

再起動の設定は、拡張起動プロセス定義ファイルで定義します。推奨値はデフォルトです。JP1/AJS3 では、障害発生時の自動回復を強化するため、再起動によって回復できるプロセスがデフォルトで設定されています (JP1/AJS2 では再起動しない設定がデフォルト)。各プロセスの、再起動の設定のデフォルト値については、[表 6-15](#)～[表 6-18](#) の再起動設定のデフォルト値一覧を参照してください。

設定を変更するには、拡張起動プロセス定義ファイルの編集後、JP1/Base および JP1/AJS3 を再起動してください。

拡張起動プロセス定義ファイルの格納先を次に示します。

Windows の場合

JP1/AJS3 のインストール先フォルダ¥conf

UNIX の場合

/etc/opt/jp1ajs2/conf

なお、再起動したときの動作は、物理ホストと論理ホストで異なります。それぞれの再起動したときの動作を次に示します。

物理ホストの場合

拡張起動プロセス定義ファイルの定義に従って再起動します。

論理ホストの場合

Windows

-HA オプションの指定にかかわらず再起動の設定が無効となり再起動しません。

UNIX

JP1/AJS3 - Manager では、`jajs_start.cluster` コマンドまたは `jajs_spmc` コマンドに -HA オプションを指定して起動すると、再起動の設定が無効となり再起動しません。

JP1/AJS3 - Agent では、-HA オプションの指定にかかわらず再起動の設定が無効となり再起動しません。

再起動の設定対象となるプロセスを次の表に示します。再起動の設定対象となるのは、一覧にある JP1/AJS3 - Manager、JP1/AJS3 - Agent の JP1/AJS3 サービスの子プロセス、または詳細プロセスだけです。[表 6-10](#)～[表 6-13](#) の再起動の設定対象となるプロセス一覧にないプロセスは、再起動を設定できません。

表 6-10 再起動の設定対象となるプロセス一覧 (JP1/AJS3 - Manager)

項番	子プロセス名称または詳細プロセス名称	拡張起動プロセス定義ファイル	再起動対象プロセス
1	jajs_dbmd.exe	jp1ajs_service_0700.conf	jajs_dbmd.exe および詳細プロセス※
2	ajsdbmgrd.exe	jp1ajs_dbmd_0700.conf	ajsdbmgrd.exe
3	jajs_hstd.exe	jp1ajs_service_0700.conf	jajs_hstd.exe および詳細プロセス※
4	ajshlogd.exe	jp1ajs_hstd_0700.conf	ajshlogd.exe
5	ajsinetd.exe	jp1ajs_hstd_0700.conf	ajsinetd.exe
6	ajsnetwd.exe	jp1ajs_hstd_0700.conf	ajsnetwd.exe
7	ajsagtmpd.exe	jp1ajs_hstd_0700.conf	ajsagtmpd.exe
8	ajsovstatd.exe	jp1ajs_hstd_0700.conf	ajsovstatd.exe
9	ajsgwmasterd.exe	jp1ajs_hstd_0700.conf	ajsgwmasterd.exe
10	ajsqlcltd.exe	jp1ajs_hstd_0700.conf	ajsqlcltd.exe
11	jpqman.exe	jp1ajs_hstd_0700.conf	jpqman.exe
12	jpomanager.exe	jp1ajs_hstd_0700.conf	jpomanager.exe
13	ajscdinetd.exe	jp1ajs_hstd_0700.conf	ajscdinetd.exe
14	jajs_schd.exe	jp1ajs_service_0700.conf	jajs_schd.exe および詳細プロセス※
15	ajslogd.exe	jp1ajs_schd_0700.conf	ajslogd.exe
16	jpqman.exe	jp1ajs_schd_0700.conf	jpqman.exe
17	jpomanager.exe	jp1ajs_schd_0700.conf	jpomanager.exe
18	ajsmasterd.exe	jp1ajs_schd_0700.conf	ajsmasterd.exe
19	jajs_agtd.exe	jp1ajs_service_0700.conf	jajs_agtd.exe および詳細プロセス※
20	jpqmon.exe	jp1ajs_agtd_0700.conf	jpqmon.exe
21	jpoagent.exe	jp1ajs_agtd_0700.conf	jpoagent.exe
22	ajsagtmpd.exe	jp1ajs_hstd_0700.conf	ajsagtmpd.exe

注※

JP1/AJS3 の詳細プロセスについては、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3
トラブルシューティング 付録 B プロセス一覧」を参照してください。

表 6-11 再起動の設定対象となるプロセス一覧 (JP1/AJS3 - Agent)

項番	子プロセス名称または詳細プロセス名称	拡張起動プロセス定義ファイル	再起動対象プロセス
1	ajsqlcltd.exe	jp1ajs_service_0700.conf	ajsqlcltd.exe
2	jpqmon.exe	jp1ajs_service_0700.conf	jpqmon.exe
3	jpoagent.exe	jp1ajs_service_0700.conf	jpoagent.exe

UNIX の場合

表 6-12 再起動の設定対象となるプロセス一覧 (JP1/AJS3 - Manager)

項番	子プロセス名称または詳細プロセス名称	拡張起動プロセス定義ファイル	再起動対象プロセス
1	jajs_dbmd	jp1ajs_service_0700.conf	jajs_dbmd および詳細プロセス※1
2	ajsdbmgrd	jp1ajs_dbmd_0700.conf	ajsdbmgrd
3	jajs_hstd	jp1ajs_service_0700.conf	jajs_hstd および詳細プロセス※1
4	ajshlogd	jp1ajs_hstd_0700.conf	ajshlogd
5	ajsinetd	jp1ajs_hstd_0700.conf	ajsinetd
6	ajsnetwd	jp1ajs_hstd_0700.conf	ajsnetwd
7	ajsagtmd	jp1ajs_hstd_0700.conf	ajsagtmd
8	ajsovstatd	jp1ajs_hstd_0700.conf	ajsovstatd
9	ajsgwmasterd	jp1ajs_hstd_0700.conf	ajsgwmasterd
10	jpqman※2	jp1ajs_hstd_0700.conf	jpqman※2
11	jpomanager	jp1ajs_hstd_0700.conf	jpomanager
12	ajscdinetd	jp1ajs_hstd_0700.conf	ajscdinetd
13	jajs_schd	jp1ajs_service_0700.conf	jajs_schd および詳細プロセス※1
14	ajslogd	jp1ajs_schd_0700.conf	ajslogd
15	jpqman	jp1ajs_schd_0700.conf	jpqman
16	jpomanager	jp1ajs_schd_0700.conf	jpomanager
17	ajsmasterd	jp1ajs_schd_0700.conf	ajsmasterd
18	jajs_agtd	jp1ajs_service_0700.conf	jajs_agtd および詳細プロセス※1
19	jpqmon	jp1ajs_agtd_0700.conf	jpqmon
20	jpoagent	jp1ajs_agtd_0700.conf	jpoagent
21	ajsagtmond	jp1ajs_hstd_0700.conf	ajsagtmond

注※1

JP1/AJS3の詳細プロセスについては、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3
トラブルシューティング 付録B プロセス一覧」を参照してください。

注※2

HP-UX, AIX, および Linux の場合、詳細プロセス名は「jppqman32」です。

表 6-13 再起動の設定対象となるプロセス一覧 (JP1/AJS3 - Agent)

項番	子プロセス名称または詳細プロセス名称	拡張起動プロセス定義ファイル	再起動対象プロセス
1	jppqmon	jp1ajs_service_0700.conf	jppqmon
2	jpoagent	jp1ajs_service_0700.conf	jpoagent

定義ファイルの形式を次に示します。

JP1/AJS3 - Manager の場合

プロセス名|パス|起動オプション|再起動可否|再起動回数|リトライ間隔|再起動回数リセット時間|種別|スケジューラフラグ|起動順序|自動起動|停止パス|停止オプション|状態確認パス|状態確認オプション|状態確認終了コード|状態確認間隔|

JP1/AJS3 - Agent の場合

プロセス名|パス|起動オプション|再起動可否|再起動回数|リトライ間隔|再起動回数リセット時間|

定義ファイルには、あらかじめ定義情報が記載されています。「再起動可否」、「再起動回数」、「リトライ間隔」、および「再起動回数リセット時間」は変更できますが、それ以外のフィールドはシステムが使用する
ので変更しないでください。また、フィールドを区切っている「|」は省略できません。コメント文を挿入
したい場合は、行頭に「#」を付けてください。改行されるまでがコメント文です。

変更できるフィールドに指定できる値を次の表に示します。

表 6-14 変更できるフィールドに指定できる値

フィールド名	内容
再起動可否	プロセスが異常終了した場合に、再起動するかどうかを指定します。再起動しない場合は 0, 再起動する場合は 1 を指定します。デフォルトとして、あらかじめ最適値が設定されています。
再起動回数	プロセスの再起動の試行回数を指定します。指定できる値は、0~99 です。各プロセスで、あらかじめ最適値が設定されています。運用方法に応じてカスタマイズしてください。再起動可否のフィールドに 0 が指定されている場合は、値が指定されていても無効です。
リトライ間隔	プロセスの再起動のリトライ間隔を秒単位で指定します。指定できる値は、0~3,600 です。各プロセスで、あらかじめ最適値が設定されています。運用方法に応じてカスタマイズしてください。再起動可否のフィールドに 0 が指定されている場合は、値が指定されていても無効です。
再起動回数リセット時間	再起動によってプロセスが起動してから、何時間後に再起動回数をリセットするかを秒単位で指定します。プロセスが起動してから、指定した時間が経過すると、再起動回数がリセットされます。再度プロセスが異常終了した場合は、再起動回数が 1 からカウントされます。

フィールド名	内容
再起動回数リセット時間	再起動によってプロセスが起動してから、指定した時間より前に再度異常終了した場合は、前回の再起動回数を引き継ぎます。指定できる値は、3,600～2,147,483,647（秒）です。各プロセスで、あらかじめ最適値が設定されています。運用方法に応じてカスタマイズしてください。再起動可否のフィールドに0が指定されている場合は、値が指定されていても無効です。

注意事項

- 設定を省略したり、正常値を設定していない状態でプロセスを起動したりすると、エラーとなり起動しません。
- クラスタ構成では、論理ホストのプロセス管理のプロセスを起動する際、論理ホストの conf フォルダに拡張起動プロセス定義ファイルがない場合、物理ホストの拡張起動プロセス定義ファイルがコピーされます。
- 子プロセス ajsmasterd が再起動した場合、再起動後のジョブネットおよびジョブの状態は、JP1/AJS3 サービスの起動モードによって異なります。サービス起動モードによるジョブネットおよびジョブの状態の詳細については、「6.2.1(3) 起動モード別のジョブネットおよびジョブの状態」を参照してください。
- 再起動時、統合トレースログに「KNAD3737-E コンポーネント名の管理対象プロセス名は異常終了しました」というメッセージが出力される場合があります。要因は、異常終了したプロセスを再起動するまでの間隔が短く、異常終了したプロセスが配下の子プロセスも含めて完全に停止する前に再起動の動作が開始し、二重起動が検知されるためです。再起動回数内であれば、起動できるまで自動的に再起動を試みるため問題ありません。ただし、拡張起動プロセス定義ファイルのリトライ間隔を延ばすことによって、エラーメッセージ KNAD3737-E の出力を回避できます。また、マシン性能が低い場合、この現象が発生しやすくなるおそれがあるため、必要に応じてリトライ間隔をカスタマイズしてください。
 なお、リトライ間隔を長くすることによって、逆に JP1/AJS3 サービスの再起動までの時間が長くなる場合があります。そのため、リトライ間隔に大きい値を設定しないでください。変更する場合の推奨値は 10 秒です。
- JP1/AJS3 の子プロセスが再起動した場合、その詳細プロセスも再起動し、詳細プロセスの再起動回数のカウントはリセットされます。

再起動設定のデフォルト値を次の表に示します。

Windows の場合

表 6-15 再起動設定のデフォルト値一覧 (JP1/AJS3 - Manager)

項番	子プロセス名称または詳細プロセス名称	再起動可否	再起動回数	リトライ間隔	再起動回数リセット時間
1	jajs_dbmd.exe	する	3	3	21600
2	ajsdmbrd.exe	しない	3	3	21600
3	jajs_hstd.exe	する	3	20	21600

項番	子プロセス名称または詳細プロセス名称	再起動可否	再起動回数	リトライ間隔	再起動回数リセット時間
4	ajshlogd.exe	する	3	3	21600
5	ajsinetd.exe	する	3	3	21600
6	ajsnetwd.exe	する	3	3	21600
7	ajsagtmpd.exe	する	3	3	21600
8	ajsovstatd.exe	する	3	3	21600
9	ajsgwmasterd.exe	する	3	3	21600
10	ajsqlcltd.exe	する	3	3	21600
11	jpqman.exe	する	3	3	21600
12	jpomanager.exe	する	3	3	21600
13	ajscdinetd.exe	する	3	3	21600
14	ajsagtmpd.exe	する	3	3	21600
15	jajs_schd.exe	する	3	10	21600
16	ajslogd.exe	しない	3	3	21600
17	jpqman.exe	しない	3	3	21600
18	jpomanager.exe	しない	3	3	21600
19	ajsmasterd.exe	しない	3	3	21600
20	jajs_agtd.exe	する	3	3	21600
21	jpqmon.exe	する	3	3	21600
22	jpoagent.exe	する	3	3	21600

表 6-16 再起動設定のデフォルト値一覧 (JP1/AJS3 - Agent)

項番	子プロセス名称または詳細プロセス名称	再起動可否	再起動回数	リトライ間隔	再起動回数リセット時間
1	ajsqlcltd.exe	する	3	3	21600
2	jpqmon.exe	する	3	3	21600
3	jpoagent.exe	する	3	3	21600

UNIX の場合

表 6-17 再起動設定のデフォルト値一覧 (JP1/AJS3 - Manager)

項番	子プロセス名称または詳細プロセス名称	再起動可否	再起動回数	リトライ間隔	再起動回数リセット時間
1	jajs_dbmd※1	する※2	3	3	21600

項番	子プロセス名称または詳細プロセス名称	再起動可否	再起動回数	リトライ間隔	再起動回数リセット時間
2	ajsdbmgrd	しない	3	3	21600
3	jajs_hstd	する※2	3	20	21600
4	ajshlogd	する※2	3	3	21600
5	ajsinetd	する※2	3	3	21600
6	ajsnetwd	する※2	3	3	21600
7	ajsagtmd	する※2	3	3	21600
8	ajsovstatd	する※2	3	3	21600
9	ajsgwmasterd	する※2	3	3	21600
10	jqpman※3	する	3	3	21600
11	jpomanager	する	3	3	21600
12	ajscdinetd	する※2	3	3	21600
13	ajsagtmond	する	3	3	21600
14	jajs_schd※1	する※2	3	10	21600
15	ajslogd	しない	3	3	21600
16	jqpman	しない	3	3	21600
17	jpomanager	しない	3	3	21600
18	ajsmasterd	しない	3	3	21600
19	jajs_agtd※1	する※2	3	3	21600
20	jqpmon	する	3	3	21600
21	jpoagent	する	3	3	21600

注※1

論理ホストの場合、jajs_dbmd 配下、jajs_schd 配下および jajs_agtd 配下の詳細プロセスは、個別に再起動を設定する必要はありません。親プロセスの再起動によって、詳細プロセスも再起動します。

注※2

論理ホストの場合、デフォルト値では再起動しない設定になっています。

注※3

HP-UX, AIX, および Linux の場合、詳細プロセス名は「jqpman32」です。

表 6-18 再起動設定のデフォルト値一覧 (JP1/AJS3 - Agent)

項番	子プロセス名称または詳細プロセス名称	再起動可否	再起動回数	リトライ間隔	再起動回数リセット時間
1	jqmmon	する	3	3	21600
2	jpoagent	する	3	3	21600

再起動の設定のデフォルト値は、各プロセスの特性を考慮し、あらかじめ最適な値を設定しています。各プロセスの特性について次に示します。

- jajs_hstd.exe および jajs_hstd は、管理するプロセス数が多く、停止処理に時間を要するプロセスを管理しているため、リトライ間隔を長く設定しています。
- jajs_schd.exe および jajs_schd は、停止処理に時間を要するプロセスを管理しているため、リトライ間隔を長く設定しています。
- jajs_schd.exe および jajs_schd の詳細プロセスは、詳細プロセス間で同期して起動する必要があるため、一部の詳細プロセスだけを再起動できません。一部の詳細プロセスが異常終了した場合は、jajs_schd.exe および jajs_schd が再起動するように設定されています。詳細プロセスが個別に再起動するように設定する必要はありません。
- ajsdbmgrd.exe および ajsdbmgrd が異常終了した場合は、jajs_dbmd.exe および jajs_dbmd が再起動するように設定されています。ajsdbmgrd.exe および ajsdbmgrd が個別に再起動するように設定する必要はありません。
- 物理ホストの場合、jajs_agtd.exe および jajs_agtd の詳細プロセスの異常終了回数が再起動回数の設定値を超えると、jajs_agtd.exe および jajs_agtd は停止します。そのあと、jajs_agtd.exe および jajs_agtd は再起動可否の設定に従って再起動します。
- UNIX 版の JP1/AJS3 - Manager で論理ホストの場合、jajs_agtd の詳細プロセスは再起動プロセスの対象外になります。ただし、親プロセスである jajs_agtd が再起動すると、詳細プロセスも再起動します。

(1) 設定例

拡張起動プロセス定義ファイルの設定例と、プロセスが異常終了した場合の動作を次に示します。

ここでは、JP1/AJS3 の子プロセスに対して次の条件を設定します。

```
再起動可否：する
再起動回数：4回
リトライ間隔：3秒
再起動回数リセット時間：3,600秒
```

図 6-1 拡張起動プロセス定義ファイルの設定例

■Windowsの場合


```
jaqs_dbmd|jaqs_dbmd.exe||1|3|3|3600|0|2||1|||||
jaqs_hstd|jaqs_hstd.exe||1|4|3|3600|0|0|jaqs_dbmd|1|||||
jaqs_agtd|jaqs_agtd.exe||1|4|3|3600|0|0|jaqs_hstd|1|||||
jaqs_schd|jaqs_schd.exe|-HA|1|4|3|3600|0|1|jaqs_agtd|1|||||
```

■UNIXの場合

```
jaqs_dbmd|/opt/jp1ajs2/bin/jaqs_dbmd||1|3|3|3600|0|2||1|||||
jaqs_hstd|/opt/jp1ajs2/bin/jaqs_hstd||1|4|3|3600|0|0|jaqs_dbmd|1|||||
jaqs_agtd|/opt/jp1ajs2/bin/jaqs_agtd||1|4|3|3600|0|0|jaqs_hstd|1|||||
jaqs_schd|/opt/jp1ajs2/bin/jaqs_schd|-HA|1|4|3|3600|0|1|jaqs_agtd|1|||||
```

プロセスが異常終了した場合の動作例を次の図に示します。

図 6-2 プロセスが異常終了した場合の動作例



図の例では、再起動後、再起動回数のリセット時間で指定した 3,600 秒以内に異常終了しなかった場合、3,600 秒の時点で再起動回数がリセットされます。次回異常終了したときには 1 回目からカウントされます。一方、再起動後、3,600 秒以内に異常終了した場合は、再起動回数を引き継ぎます。再起動回数が、指定した回数に達すると、次回異常終了時には再起動しません。

6.3.2 JP1/AJS3 のプロセスが起動、停止、または異常終了したときに JP1 イベントを発行する

JP1/AJS3 は、プロセスが起動、停止、または異常終了した場合に、メッセージを統合トレースログに出力しています。

JP1/AJS3 - Manager および JP1/AJS3 - Agent では、これらのメッセージを JP1 イベントとしても発行できます。発行される JP1 イベントの詳細については、「付録 A JP1/AJS3 が発行する JP1 イベント」を参照してください。

設定をすることで、次の場合に JP1 イベントを発行します。

- JP1/AJS3 が起動または停止した場合
- JP1/AJS3 の管理対象プロセスが起動または停止した場合

- プロセスが異常終了した場合
- 起動時に起動通知がなく、タイムアウトした場合
- 異常終了したプロセスの再起動が完了した場合※
- 起動前処理に失敗した場合

注※

プロセスの再起動の設定をした場合に発行されます。

JP1 イベントを発行させる設定は、それぞれ `jp1ajs_param.conf` に定義します。デフォルトでは、JP1 イベントは発行されません。

JP1 イベントを発行させる手順を次に示します。

1. `jp1ajs_param.conf` を編集する。

`jp1ajs_param.conf` の格納先は次のとおりです。

- Windows : JP1/AJS3 のインストール先フォルダ¥`conf¥jp1ajs_param.conf`
- UNIX : `/etc/opt/jp1ajs2/conf/jp1ajs_param.conf`

`jp1ajs_param.conf` の定義方法については、「[6.3.3 jp1ajs_param.conf ファイルの形式](#)」を参照してください。

また、`jp1ajs_param.conf` がない場合は、上記ディレクトリに格納されている `jp1ajs_param.conf.model` をコピーしてください。

2. `jbssetcnf` コマンドを実行する。

```
jbssetcnf jp1ajs_param.conf
```

`jbssetcnf` コマンドの詳細については、マニュアル「[JP1/Base 運用ガイド](#)」の `jbssetcnf` コマンドの説明を参照してください。

3. JP1/AJS3 を再起動する。

`jp1ajs_param.conf` の設定内容が反映されます。

また、`jajs_config` コマンドを使用して指定個別に定義することもできます。`jajs_config` コマンドの詳細については、マニュアル「[JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 2. セットアップコマンド jajs_config](#)」を、JP1 イベントを発行するかどうかを定義する環境設定パラメーターの詳細については、マニュアル「[JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.3 システム管理の環境設定](#)」を参照してください。

6.3.3 `jp1ajs_param.conf` ファイルの形式

`jp1ajs_param.conf` ファイルの形式について説明します。

`jp1ajs_param.conf` 内から下記の記述を探してください。


```
[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2]
"SEND_SYSTEM_STARTSTOP_EVENT"=dword:0
"SEND_SYSTEM_CHILD_STARTSTOP_EVENT"=dword:0
"SEND_SYSTEM_TERMINATED_ABNORMALLY_EVENT"=dword:0
"SEND_SYSTEM_RESTART_EVENT"=dword:0
```

SEND_SYSTEM_STARTSTOP_EVENT は、JP1/AJS3 サービスが起動または停止した場合に、JP1 イベントを発行するかどうかを定義する環境設定パラメーターです。

SEND_SYSTEM_CHILD_STARTSTOP_EVENT は、JP1/AJS3 の管理対象プロセスが起動または停止した場合に、JP1 イベントを発行するかどうかを定義する環境設定パラメーターです。

SEND_SYSTEM_TERMINATED_ABNORMALLY_EVENT は、プロセスが異常終了した場合やプロセス起動時にタイムアウトした場合に、JP1 イベントを発行するかどうかを定義する環境設定パラメーターです。

SEND_SYSTEM_RESTART_EVENT は、プロセスの再起動が完了した場合に、JP1 イベントを発行するかどうかを定義する環境設定パラメーターです。

JP1 イベントを発行したい場合は、各環境設定パラメーターの値をdword:0 からdword:1 に変更してください。JP1 イベントを発行する設定を解除したい場合は、各環境設定パラメーターの値をdword:1 からdword:0 に戻してください。

論理ホスト上で設定をする場合は、実行系および待機系の両方で設定します。その際、[JP1_DEFAULT¥JP1AJS2]のJP1_DEFAULT を論理ホスト名に変更してください。

なお、SEND_SYSTEM_TERMINATED_ABNORMALLY_EVENT を、互換用のSEND_PROCESS_TERMINATED_ABNORMALLY_EVENT と同時に定義している場合は、どちらかの環境設定パラメーターがdword:1 であればJP1 イベントが発行されます。また、SEND_SYSTEM_RESTART_EVENT を、互換用のSEND_PROCESS_RESTART_EVENT と同時に定義している場合は、どちらかの環境設定パラメーターがdword:1 であればJP1 イベントが発行されます。

6.4 JP1/AJS3 サービス再起動時のジョブの再サブミット

ジョブ実行制御では、ジョブが実行エージェントに配信されるまでジョブの実行に必要な情報をメモリー上で管理します。ジョブの実行に必要な情報は、次のとおりです。


- 上位ジョブネットに設定された実行エージェント名
- 上位ジョブネットに設定された優先順位
- 先行ジョブの終了コード
- 先行ジョブの終了状態
- ジョブの定義情報

ジョブの配信前に JP1/AJS3 サービスが停止すると、実行に必要なメモリー上の情報は破棄されます。そのため、JP1/AJS3 サービスの再起動（ホットスタート）時には、サービスの停止時点で「実行待ち」状態または「キューイング」状態であったジョブを破棄して「先行終了待ち」状態に戻し、自動的にジョブを再度サブミットすることでジョブネットの運用を継続します。この動作をジョブの再サブミットと呼びます。

ジョブが破棄された際には、メッセージ KAVS0266-I が出力されます。破棄されたジョブは、ジョブ実行制御によってキューイングをキャンセルされ、「先行終了待ち」状態に戻ります。そのあと、再サブミットによって、いったん「実行待ち」状態になったあと「キューイング」状態になります。ただし、先行に異常終了しているユニットがある場合は、再サブミットされないで「未実行終了」状態になります。

JP1/AJS3 サービスの再起動（ホットスタート）時のジョブの再サブミット動作について、次の図に示します。

図 6-3 JP1/AJS3 サービスの再起動（ホットスタート）時のジョブの再サブミット動作



(凡例)

() 内の数値：ジョブ番号を示します。

バージョン 11-50 以降の JP1/AJS3 - Manager では、サービスの停止時点で「キューイング」状態であったジョブに加えて、「実行待ち」状態であったジョブも、再サブミットすることでジョブネットの運用を継

続します。サービス停止時点で「実行待ち」状態または「キューイング」状態であったジョブはサービス再起動時に再サブミットされるため、サービス停止時点のジョブ実行状況によって、サービス起動後のジョブ実行性能やジョブ実行多重度に影響を及ぼすおそれがあります。

なお、ウォームスタートした場合は、「未実行終了」状態に遷移します。また、コールドスタートした場合は「未登録」状態になります。ディザスターリカバリースタートした場合は「終了状態不明」状態になります。

7

運用中の設定変更

この章では、JP1/AJS3 の運用中の環境や設定の変更について説明します。

JP1/AJS3 のシステムをより効率良く運用するため、運用中に JP1/AJS3 のジョブ実行環境や設定を変更することがあります。

7.1 設定変更のポイント

JP1/AJS3 の運用中に環境や設定を変更する場合には、次に示す点に注意してください。

- 業務への影響が少ない方法や時間帯を考慮する。
- 環境設定項目、OS のパラメーター、ディスク容量などを変更する場合は、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）」を参照して、変更する内容について事前に再設計する。
- 変更したい環境や設定をすぐに適用するのではなく、事前にテストする。
- 変更後は、変更内容を関係がある部署などに連絡する。

7.2 ジョブネットやジョブの実行を抑止する

実行予定のジョブネット、およびジョブの実行を抑止できます。ジョブネットやジョブの実行抑止は、スケジューラーサービスを単位とします。実行抑止中は、新たなジョブネットやジョブは起動されません。開始条件を満たしたジョブネットやジョブは、実行抑止が解除されるまで、待ち状態のままとなります。

なお、ジョブネットやジョブの実行抑止中も、ジョブネットやジョブに対する操作は受け付けられます。

ジョブネットやジョブの実行抑止は、スケジューラーサービス単位に、サービスの起動時、または運用中に設定できます。

7.2.1 スケジューラーサービス起動時のジョブネットおよびジョブの実行抑止

スケジューラーサービスが起動した時点で当日のジョブネットの実行開始時刻が過ぎている場合、すぐにそのジョブネットの実行が開始されます。サービス起動と同時にジョブネットやジョブが実行されるのを抑止し、開始予定時刻を調節したい場合は、環境設定または[ajsstart](#) コマンドで、ジョブネットやジョブの自動実行を抑止します。スケジューラーサービス起動時にジョブネットやジョブの自動実行を抑止する方法を次に示します。

- 環境設定パラメーターSUPPRESS の設定

`jajs_config` コマンドで、環境設定パラメーターSUPPRESS に「exec」を設定します。

実行例を次に示します。

```
jajs_config -k "[JP1_DEFAULT¥JP1AJSMANAGER¥AJSR00T1]" "SUPPRESS"="exec"
```

環境設定パラメーターの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.4 スケジューラーサービス環境設定」を参照してください。

- `ajsstart` コマンドの指定

スケジューラーサービスを[ajsstart コマンドで起動して運用している場合（スケジューラーサービスを自動起動しない設定にしている場合）、`ajsstart` コマンドのオプションに「-s EXEC」を指定します。](#)

`ajsstart` コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド `ajsstart`」を参照してください。

どの場合も、ジョブネットやジョブの実行抑止を解除するには、`ajsalter` コマンドのオプションに「-s none」を指定して実行します。

`ajsalter` コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド `ajsalter`」を参照してください。

7.2.2 運用中のジョブネットおよびジョブの実行抑止

ホストのメンテナンスやサービス停止前の確認などのために、実行中のジョブネットやジョブの実行を、運用中に抑止したい場合、`ajsalter` コマンドのオプションに「`-s EXEC`」を指定します。ジョブネットやジョブの実行抑止の解除は、`ajsalter` コマンドのオプションに「`-s none`」を指定します。

`ajsalter` コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド `ajsalter`」を参照してください。

7.3 実行登録中にジョブネットの定義を切り替える

ジョブネットリリース機能を使用して、実行登録中にジョブネットの定義を切り替えられます。ジョブネットリリース機能では、切り替え予定のジョブネットをあらかじめ定義し、切り替え日時を指定しておくことで、ジョブネットの定義を自動で切り替えられます。ジョブネットリリース機能の概要については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド 4.5.14 指定した日時から自動的にジョブネットの定義を切り替える」を参照してください。

7.3.1 リリース登録までの流れ

リリース登録までの流れを次に示します。

1. リリース元ルートジョブネットを定義する。

定義を変更したい運用中のルートジョブネットを任意の場所にコピーし、リリース元ジョブネットとして定義します。

2. 必要に応じて、リリース元ルートジョブネットの定義内容をチェックする。

`ajschkdef` コマンドを使って、リリース元ルートジョブネットの定義内容の事前チェックを実施してください。

また、リリース日時以降に実行予定がないジョブネットをリリース元としてリリース登録しても、実行予定は作成されません。`ajsschedule` コマンドを実行して、リリース元ジョブネットにリリース日時以降の実行予定があるか確認してください。

`ajschkdef` コマンドについては、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド `ajschkdef`」を参照してください。

`ajsschedule` コマンドについては、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド `ajsschedule`」を参照してください。

3. リリース登録する。

リリース日時やリリース先ジョブネットなどを指定し、リリース登録します。リリース登録については、「[7.3.2 リリース登録](#)」を参照してください。

7.3.2 リリース登録

リリース登録とは、あらかじめ定義したジョブネットの定義が指定した日時に運用中のジョブネットと切り替わるように登録しておく操作です。リリース登録をすると、運用中のジョブネットは、リリース情報を持つジョブネットとして扱われます。そのため、JP1/AJS3 - View では、リリース先ジョブネットのアイコンで表示されます。

リリース登録には、次の二つの方法があります。

- [JP1/AJS3 - View] ウィンドウの機能メニュー [リリース登録] から実行

- ajsrelease コマンドで実行

[JP1/AJS3 - View] ウィンドウでのリリース登録の方法については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド 9.14.1 ジョブネットをリリース登録する」を参照してください。ajsrelease コマンドでのリリース登録の方法については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド ajsrelease」を参照してください。

注意事項

- リリース日時以降にスケジュールがあるジョブネットのうち、期間指定や日付指定で確定実行登録をしているジョブネットは、リリース先に指定できません。この場合、リリース日時以降のスケジュールを登録解除、または実行中止してからリリース登録してください。ただし、未来世代数指定の確定実行登録と併用している場合は、リリース日時以降にスケジュールがあってもリリース登録できます。
- スケジューラサービスが異なるジョブネット間では、ジョブネットリリース機能を使用できません。
- 次のジョブネットはリリース先に指定できません。
 - すでにリリース先に指定されているジョブネット
 - サスペンドされているジョブネット
 - 編集中のジョブネット
 - ほかのユーザーが操作しているジョブネット
 - ジョブネットコネクタ、接続先のジョブネット、および起動条件 (.CONDITION) のうちのどれか二つ以上が定義されているジョブネット
 - リモートジョブネットが定義されているジョブネット
- 次のジョブネットはリリース先に指定できません。
 - サスペンドされているジョブネット
 - 「閉塞」状態のジョブネット
 - 編集中のジョブネット
 - ほかのユーザーが操作しているジョブネット※
 - ジョブネットコネクタ、接続先のジョブネット、および起動条件 (.CONDITION) のうちのどれか二つ以上が定義されているジョブネット
 - リモートジョブネットが定義されているジョブネット

注※

ほかのユーザーの操作が、「適用中」状態のジョブネット配下のユニットを対象にした保留属性の設定または解除の場合は、リリース先に指定できます。

- リリース登録されているルートジョブネット（リリース先ジョブネット）の中には、次のユニットを追加できません。
 - リモートジョブネット
 - 起動条件
 - ジョブネットコネクタ

- 「リリース待ち」状態、「削除待ち」状態、または「リリース登録待ち」状態のジョブネット定義を持つジョブネットは、リリース先ジョブネットとして指定できません。「リリース待ち」状態のジョブネット定義がある場合、新しいリリース登録は、ジョブネットが「適用中」状態になってから実施してください。「削除待ち」状態または「リリース登録待ち」状態のジョブネット定義がある場合は、「削除待ち」状態または「リリース登録待ち」状態のジョブネット定義をリリース中止したあとでリリース登録してください。
- リリース登録する場合には、スケジューラーサービスが起動されている必要があります。
- リリース登録によって掛かるシステムへの負荷は、リリース元ジョブネットを定義する場合と同等か、それ以上です。リリース登録は、ジョブ実行のピーク時を避けて実行してください。
- 上位ユニット属性継承機能を設定したジョブネットをリリース先としてリリース登録した場合、リリース登録したジョブネット定義の所有者やJP1 資源グループは、上位ユニット属性継承機能によって設定されます。
- リリース登録すると、リリース登録したジョブネットの定義を基にリリース日時以降の世代が生成し直されます。このため、リリース登録する前に計画一時変更の操作をしても、リリース日時以降の世代には引き継がれません（実行登録時に指定したマクロ変数やJP1 ユーザーなどの情報は引き継がれます）。リリース登録する前の計画一時変更の内容を、リリース日時以降の世代に反映させたい場合は、一時変更の再操作機能を使って、リリース登録前に実行した一時変更の操作を再操作してください。一時変更の再操作機能については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド 4.5.16 ジョブネットやジョブの一時変更の操作情報を確認・再操作する」を参照してください。
- リリース日時以降に実行予定がないジョブネットをリリース元としてリリース登録しても、実行予定は作成されません。リリース登録前にajsschedule コマンドを実行して、リリース元ジョブネットにリリース日時以降の実行予定があるか確認してからリリース登録してください。
また、リリース登録したあとに、リリース元ルートジョブネットの定義から正しく実行予定が作成されているかどうか、JP1/AJS3 - View またはajsshow コマンドで確認してください。実行予定が作成されていない場合、リリース中止したあとで、リリース元ジョブネットの定義内容を見直し、再度リリース登録してください。
ajsschedule コマンドについては、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド ajsschedule」を参照してください。また、ajsshow コマンドについては、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド ajsshow」を参照してください。
- 確定実行登録を使用していて、指定するリリース日時以降にだけ世代がある場合、スケジュール定義上、次回の実行予定世代が作成されないジョブネットの定義をリリース登録すると、未登録状態に戻ります。この場合、リリース中止して、リリース元ジョブネットの定義内容を見直したあとで、再度リリース登録および実行登録してください。
- リリース登録したあとで、ajslocaldate コマンドでスケジューラーサービスローカル日時を過去の時刻に変更したり、システム時刻を過去の時刻に変更したりする場合は、リリース先ジョブネットをajsdelete コマンドなどで削除してから変更してください。

リリース先ジョブネットを削除しないで日時を過去の時刻に変更すると、正常に動作しなくなるおそれがあります。その場合、日時を変更前の時刻に戻したあとで、リリース先ジョブネットを削除してから、再度日時を変更してください。

なお、リリース先ジョブネットを復元するためには、リリース登録前にリリース先となるジョブネットの定義情報をバックアップしておく必要があります。

- リリース先ジョブネットを削除したあとで復元するには、リリース登録前に、ajsprint コマンドなどでリリース先となるジョブネットの定義情報をバックアップしておく必要があります。バックアップしておいたジョブネットの定義情報をajsdefine コマンドなどで定義し直したあと、リリース元を指定して再度リリース登録することで、リリース先ジョブネットを復元できます。
- リリースコメントの末尾に連続して設定した半角空白文字は無効になります。このため、末尾に半角空白文字を使用しないでください。

7.3.3 リリース登録後のジョブネット定義の状態


リリース登録後のジョブネット定義が持つ状態は、「リリース待ち」状態、「適用中」状態、「適用終了」状態、「削除待ち」状態、および「リリース登録待ち」状態のうちどれかになります。これらの状態をリリース状態といいます。それぞれの状態について、次の表に示します。

表 7-1 リリース登録後のジョブネット定義のリリース状態

リリース状態	説明
リリース待ち	リリース日時を待っている状態です。リリース登録が完了してからリリースされるまでの間はこの状態です。
適用中	ジョブネットの定義がリリースされて適用されている状態です。リリース日時になるとこの状態になります。
適用終了	ジョブネットの定義の適用が終了した状態です。次のリリース日時になると、一つ前にリリースされたジョブネットがこの状態になります。
削除待ち	リリース中止に失敗した定義が削除されるのを待っている状態です。この場合、再度リリース中止する必要があります。リリース中止および「削除待ち」状態については、「7.3.7 リリース中止」を参照してください。
リリース登録待ち	リリース登録してから「リリース待ち」状態になるまでの一時的な状態です。また、リリース登録に失敗すると、エラーメッセージ「KAVV2120-E リリース登録に失敗したため、不要なジョブネット定義が残っています。問題解決後、リリース中止し、再度リリース登録してください。」が表示され、この状態のまま残ります。この場合、リリース中止する必要があります。リリース中止については、「7.3.7 リリース中止」を参照してください。

これらの状態のうち、「リリース待ち」状態、「適用中」状態、および「適用終了」状態の遷移を次の図に示します。

図 7-1 リリース状態の遷移



注※

「リリース待ち」状態になる前に、一時的に「リリース登録待ち」状態になります。
リリース登録に失敗すると、「リリース登録待ち」状態のまま残ります。

図は、同じルートジョブネットに対して続けてリリース登録した場合の状態遷移を表しています。「AJS_AUTO」、「001」、「002」、および「003」はリリース ID を表します。次に、それぞれの状態遷移について説明します。

「AJS_AUTO」

「001」をリリース登録したときに自動的に作成されたリリース ID です。このときの状態は「適用中」状態です。「001」がリリースされると「適用終了」状態になります。さらに、「002」をリリース登録すると、「AJS_AUTO」のジョブネットに世代がなければ自動的に削除されます※。

「001」以降のリリース ID

リリース登録したときの状態は「リリース待ち」状態です。リリースされると「適用中」状態になります。次のリリース ID の定義がリリースされると、「適用終了」状態になります。さらに次のリリース ID の定義をリリース登録すると、「適用終了」状態のジョブネットに世代がなければ自動的に削除されます※。

一つ前の「適用終了」状態のジョブネットが削除されない場合は、削除されません。例えば、「001」は、「AJS_AUTO」が削除されないと削除されません。

注※

JP1/AJS3 - View の [デイリースケジュール] ウィンドウや [マンスリースケジュール] ウィンドウでリリース先ジョブネットを開いているときにリリース登録すると、メッセージ「KAVS4631-W 世代が存在しない適用終了状態のジョブネット定義を削除できませんでした」が出力され、「適用終了」状態のジョブネットの定義が削除されません。データベースの容量が圧迫されるおそれがあるため、[デイリースケジュール] ウィンドウおよび [マンスリースケジュール] ウィンドウを閉じてからリリース登録するようにしてください。

7.3.4 リリースのタイミング

リリースは、リリース先ジョブネットのスケジュールルールなどに関係なく、指定したリリース日時になるとジョブネットの定義が切り替わります。リリース日時は、24時間制の絶対時刻で指定します。このため、例えば、リリース先ジョブネットを48時間制で運用している場合には、リリース日時が48時間制ではどの日時に当たるのかを考慮してリリース日時を指定する必要があります。

なお、リリース日時になる前に開始された世代の定義は、実行中にリリース日時を過ぎた場合でも、途中で切り替わることはありません。


(1) 48時間制の場合

スケジューラーサービスが48時間制の場合でも、絶対時刻のリリース日時になるとジョブネットの定義がリリースされます。48時間制でのリリースの例を次の図に示します。


図 7-2 48時間制でのリリースの例

リリース情報

リリースID	AJS_AUTO	001
リリース日時	—	4/2 00:00
スケジュールルール	毎日26:00に実行	毎日26:00に実行



(凡例)

 : ジョブネットの実行予定

この例では、48時間制で毎日26:00に実行しているものとします。

48時間制の3/31 26:00の実行予定は、絶対時刻では4/1 2:00に当たり、リリース日時である4/2 00:00より前の時刻の予定であるため、リリースID「AJS_AUTO」の定義で実行されます。4/1 26:00の実行予定は、絶対時刻では4/2 2:00に当たり、リリース日時である4/2 00:00よりあとの時刻の予定であるため、リリースID「001」の定義で実行されます。

したがって、4/1 26:00の実行予定をリリースID「AJS_AUTO」の定義で実行したい場合は、リリース日時を4/2 2:01以降の時刻に指定する必要があります。

(2) 基準時刻を設定している場合

基準時刻を設定している（基準時刻が 00:00 以外）場合でも、絶対時刻のリリース日時になるとジョブネットの定義がリリースされます。基準時刻を設定している場合のリリースの例を次の図に示します。


図 7-3 基準時刻を設定している場合のリリースの例

リリース情報


リリースID	AJS_AUTO	001
リリース日時	—	4/2 00:00
スケジュールルール	毎日相対時刻 15:00*に実行	毎日相対時刻 15:00*に実行

注※

基準時刻9:00を基にした相対時刻



(凡例)

 : ジョブネットの実行予定

この例では、基準時刻を 9:00 とし、毎日相対時刻の 15:00 に実行しているものとします。

3/31 15:00 の実行予定は、9:00 を基準とした相対時刻であるため、絶対時刻の 4/1 00:00 に当たります。4/1 00:00 は、リリース日時である 4/2 00:00 より前の時刻であるため、リリース ID 「AJS_AUTO」の定義で実行されます。同様に、4/1 15:00 の実行予定は絶対時刻の 4/2 00:00 に当たり、リリース日時である 4/2 00:00 と同じ時刻であるため、リリース ID 「001」の定義で実行されます。

したがって、4/1 15:00 の実行予定をリリース ID 「AJS_AUTO」の定義で実行したい場合は、リリース日時を 4/2 00:01 以降の時刻に指定する必要があります。


(3) 一日に複数回実行する場合

一日に複数回実行するようスケジュールルールを設定している場合でも、絶対時刻のリリース日時になるとジョブネットの定義がリリースされます。一日に複数回実行するようスケジュールルールを設定している場合のリリースの例を次の図に示します。


図 7-4 一日に複数回実行する場合のリリースの例

リリース情報

リリースID	AJS_AUTO	001
リリース日時	—	4/2 00:00
スケジュール ルール1	毎日9:00に実行	毎日9:00に実行
スケジュール ルール2	毎日26:00に実行	毎日26:00に実行



(凡例)

 : ジョブネットの実行予定

この例では、毎日 9:00 と 26:00 に実行しているものとします。

4/1 9:00 までの実行予定は、リリース日時である 4/2 00:00 より前の時刻であるため、リリース ID 「AJS_AUTO」 の定義で実行されます。4/1 26:00 の実行予定は、絶対時刻では 4/2 2:00 に当たり、リリース日時である 4/2 00:00 よりあとの時刻であるため、リリース ID 「001」 の定義で実行されます。

したがって、4/1 26:00 の実行予定をリリース ID 「AJS_AUTO」 の定義で実行し、4/2 以降の実行予定はリリース ID 「001」 で実行したい場合は、リリース日時を 4/2 2:01 から 4/2 8:59 の範囲内で指定する必要があります。

(4) 休業日の振り替えを設定している場合

休業日の振り替えの設定で、[次の運用日に振り替え] を設定している場合および [前の運用日に振り替え] を設定している場合のリリースについて説明します。


(a) 【次の運用日に振り替え】を設定している場合

休業日の振り替えで、【次の運用日に振り替え】を設定している場合でも、絶対時刻のリリース日時になるとジョブネットの定義がリリースされます。【次の運用日に振り替え】を設定している場合のリリースの例を次の図に示します。

図 7-5 【次の運用日に振り替え】を設定している場合のリリースの例

リリース情報

リリースID	AJS_AUTO	001
リリース日時	—	4/2 00:00
スケジュール ルール	<ul style="list-style-type: none"> ・ 相対時刻16:00に実行 ・ 休業日の振り替え 【次の運用日に振り替え】 猶予日数 2日 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 相対時刻16:00に実行 ・ 休業日の振り替え 【次の運用日に振り替え】 猶予日数 2日



(凡例)

- : 振り替え前のジョブネットの実行予定
- : ジョブネットの実行予定

この例では、4/1 が休業日で、4/2 が運用日であるとします。

4/1 が休業日であるため、4/1 16:00 の実行予定は4/2 16:00 に振り替えられています。4/2 16:00 はリリース日時である 4/2 00:00 以降の時刻であるため、リリース ID 「001」 の定義で実行されます。

したがって、振り替え後の実行予定である 4/2 16:00 の実行予定をリリース ID 「AJS_AUTO」 の定義で実行したい場合は、リリース日時を 4/2 16:01 以降に指定する必要があります。


(b) 「前の運用日に振り替え」を設定している場合

休業日の振り替えで、「前の運用日に振り替え」を設定している場合でも、絶対時刻のリリース日時になるとジョブネットの定義がリリースされます。「前の運用日に振り替え」を設定している場合のリリースの例を次の図に示します。



図 7-6 「前の運用日に振り替え」を設定している場合のリリースの例

リリース情報

リリースID	AJS_AUTO	001
リリース日時	—	4/2 00:00
スケジュール ルール	<ul style="list-style-type: none"> ・ 相対時刻16:00に実行 ・ 休業日の振り替え [前の運用日に振り替え] 猶予日数 2日 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 相対時刻16:00に実行 ・ 休業日の振り替え [前の運用日に振り替え] 猶予日数 2日



(凡例)

-  : 振り替え前のジョブネットの実行予定
-  : ジョブネットの実行予定

この例では、4/1 が運用日で、4/2 が休業日であるとしています。


4/2 が休業日であるため、4/2 16:00 の実行予定は4/1 16:00 に振り替えられています。4/1 16:00 はリリース日時である4/2 00:00 より前の時刻であるため、リリースID「AJS_AUTO」の定義で実行されます。

したがって、振り替え後の実行予定である4/1 16:00 の実行予定をリリースID「001」の定義で実行したい場合は、リリース日時を4/1 16:00 より前に指定する必要があります。

(5) 起動条件を設定している場合

起動条件を設定している場合でも、絶対時刻のリリース日時になるとジョブネットの定義がリリースされます。起動条件を設定している場合のリリースの例を次の図に示します。


図 7-7 起動条件を設定している場合のリリースの例



この例では、監視終了と監視開始の間にリリース日時が当たっていて、リリース日時を境にジョブネットの定義が切り替わっています。

一方、次の図に示すように、リリース日時に監視が終了していない場合は、ジョブネットの定義が切り替わりません。

図 7-8 リリース日時に起動条件の監視が終了していない場合のリリースの例



このように、リリースの時点で監視が終了していない場合、リリース先ジョブネットはリリース ID 「AJS_AUTO」 の定義で実行されます。リリース ID 「001」 の定義で実行されるのは、次回の監視開始からです。したがって、リリース日時の時点でまだ実行されているジョブネットをリリース ID 「001」 の定義で実行したい場合は、いったん監視を強制終了する必要があります。


(6) リリース前とリリース後でスケジュールルールが異なる場合

リリース前とリリース後でスケジュールルールが異なる場合でも、絶対時刻のリリース日時になるとジョブネットの定義およびスケジュールルールがリリースされます。リリース前とリリース後でスケジュールルールが異なる場合のリリースの例を次の図に示します。


図 7-9 リリース前とリリース後でスケジュールルールが異なる場合のリリースの例

リリース情報

リリースID	AJS_AUTO	001
リリース日時	—	4/2 00:00
スケジュールルール	毎日00:00に実行	毎日15:00に実行



(凡例)

 : ジョブネットの実行予定

この例では、毎日 00:00 に実行しているジョブネットを、リリース日時からは毎日 15:00 に実行するものとします。4/1 00:00 はリリース日時である 4/2 00:00 より前の時刻であるため、リリース ID 「AJS_AUTO」 のスケジュールルールに従って 4/1 00:00 の予定で実行されます。リリース日時である 4/2 00:00 になるとリリース ID 「001」 の定義がリリースされるため、4/2 以降は 00:00 ではなく 15:00 に実行されるようになります。

したがって、4/2 の実行予定をリリース ID 「AJS_AUTO」 のスケジュールルールで実行したい場合は (4/2 の開始予定時刻を 00:00 にしたい場合は)、リリース日時を 4/2 15:01 から 4/3 15:00 の間の時刻に指定する必要があります。

なお、リリース日時を 4/2 00:01 から 4/2 15:00 の間の時刻に指定した場合は、4/2 00:00 にリリース ID 「AJS_AUTO」 の定義が、4/2 15:00 にリリース ID 「001」 の定義がそれぞれ実行されるため、1 日に 2 回実行されることになります。

(7) タイムゾーンを指定している場合

リリース日時は、リリース登録時のタイムゾーンに従います。このため、リリース登録時のタイムゾーンがリリース先ジョブネットの実行登録時に指定したタイムゾーンと異なる場合でも、リリース登録時のタイムゾーンでのリリース日時になるとジョブネットの定義がリリースされます。リリース登録時のタイムゾーンとリリース先ジョブネットのタイムゾーンが異なる場合の例を次の図に示します。


図 7-10 リリース登録時のタイムゾーンとリリース先ジョブネットのタイムゾーンが異なる場合のリリース例

リリース情報


リリースID	AJS_AUTO	001
リリース日時	—	4/2 00:00
スケジュールルール	毎日00:00に実行	毎日00:00に実行

実行登録時のタイムゾーン : GMT (グリニッジ標準時)

リリース登録時のタイムゾーン : JST-9 (日本標準時)



(凡例)

 : ジョブネットの実行予定

この例では、実行登録時のタイムゾーンが GMT (グリニッジ標準時) で、リリース登録時のタイムゾーンが JST-9 (日本標準時) であるとします。

リリース日時はリリース登録時のタイムゾーンに従うため、リリース日時は JST-9 の 4/2 00:00 です。GMT の 3/31 15:00 の実行予定は JST-9 の 4/1 00:00 に当たり、リリース日時である JST-9 の 4/2 00:00 より前の時刻であるため、リリース ID 「AJS_AUTO」 で実行されます。GMT の 4/1 15:00 の実行予定は JST-9 の 4/2 00:00 に当たり、リリース日時である JST-9 の 4/2 00:00 と同じ時刻であるため、リリース ID 「001」 で実行されます。

なお、リリース先ジョブネットの実行登録時に夏時間に対応したタイムゾーンを指定している場合でも、リリース登録時のタイムゾーンでのリリース日時になるとジョブネットの定義がリリースされます。


(8) 排他スケジュールを指定している場合

排他スケジュールを指定している場合でも、絶対時刻のリリース日時になるとジョブネットの定義および排他スケジュールが切り替わります。リリース前とリリース後で排他スケジュールが異なる場合の例を次の図に示します。

図 7-11 リリース前とリリース後で排他スケジュールが異なる場合のリリース例

リリース情報

リリースID	AJS_AUTO	001
リリース日時	—	4/2 00:00
排他スケジュール	jobnetBを排他	jobnetCを排他



(凡例)

▶ : ジョブネットの実行予定

この例では、リリース ID 「AJS_AUTO」 の排他スケジュールとして jobnetB を指定しています。また、リリース ID 「001」 の排他スケジュールとして jobnetC を指定しています。この場合、jobnetA は、4/1 23:59 まで jobnetB を排他し、4/2 00:00 以降は jobnetC を排他します。このように、排他スケジュールが切り替わることによって運用が困難になるおそれがあるため、排他スケジュールの指定は変更しないことを推奨します。

また、ジョブネットリリース機能を使用するジョブネットに排他スケジュールを設定して、排他スケジュールに指定したジョブネットと同じ日のスケジュールの排他をするには、リリース日時に基準時刻を指定してリリース登録する運用を検討してください。

リリース登録したジョブネットは、リリース ID で区別されるジョブネットの定義の切り替えをリリース日時で管理するため、リリース ID で区別されるジョブネットが扱える時間帯は次のとおりとなり、この時間帯で排他スケジュールを計算します。

- リリース ID が「AJS_AUTO」の場合
次のリリース ID がリリースされる日時の 1 秒前まで
- リリース ID が「AJS_AUTO」以外の場合
 - 自身のリリース日時から次のリリース ID がリリースされる日時の 1 秒前まで
 - 次のリリース ID がない場合は、自身のリリース日時以降

例えば、基準時刻が 00:00 で、上記の例の jobnetA のリリース ID 「001」のリリース日時が 4/1 12:00 の場合、リリース ID 「AJS_AUTO」の 4/1 の排他スケジュールの計算は、4/1 00:00:00 から 11:59:59 までとなり、jobnetB の 4/1 00:00 から 4/1 11:59 までのスケジュールと排他し、jobnetB の 4/1 12:00 以降のスケジュールとは排他しません。

jobnetB の 4/1 12:00 から 4/1 47:59 スケジュールと排他するには、リリース ID 「001」のリリース日時を 4/3 00:00 とする必要があります。リリース日時に 4/3 00:00 を指定できない場合は、jobnetA のリリース ID 「AJS_AUTO」と排他されるよう、jobnetB に 4/1 00:00 から 4/1 11:59 以内のスケジュールが求まるようにスケジュールルールを追加する必要があります。

なお、運用が複雑になるため、ジョブネットリリース機能を使用しないジョブネットを排他スケジュールに指定することを検討してください。

7.3.5 リリース情報の表示

リリース登録したあと、次のどちらかの方法でリリース先ジョブネットごとにリリース ID やリリース日時などのリリース情報の一覧を確認できます。

- [JP1/AJS3 - View] ウィンドウ
- `ajsrelease` コマンドで実行

`ajsrelease` コマンドを使ってリリース情報を表示する方法については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド `ajsrelease`」を参照してください。

7.3.6 リリース登録後の実行予定の確認



リリース登録したあと、JP1/AJS3 - View の [デイリースケジュール] ウィンドウおよび [マンリースケジュール] ウィンドウから実行予定を確認できます。ここでは、リリース ID を「001」、リリース日時を 4/2 00:00 に指定してリリース登録した場合の例で実行予定の表示イメージを説明します。

(1) [デイリースケジュール] ウィンドウでの表示イメージ








[デイリースケジュール] ウィンドウでの表示イメージを次の図に示します。

図 7-12 リリース登録後の [デイリースケジュール] ウィンドウでの表示イメージ


リリースIDごとのジョブネットの実行予定を表示した状態

ユニット	4/1	4/2
田 jobnetA		
田 jobnetA (001)		

配下のユニットの実行予定まで表示した状態

ユニット	4/1	4/2
田 jobnetA		
田 job1		
田 job2		
田 jobnetA (001)		
田 job1		
田 job2		
田 job3		

(凡例)

 : 実行予定

[デイリースケジュール] ウィンドウの初期画面ではジョブネットが持つ定義ごとに「ルートジョブネット名(リリースID)」の形式で実行予定が表示されます。ただし、リリースIDが「AJS_AUTO」の場合はルートジョブネット名だけが表示され、リリースIDは表示されません。ルートジョブネットを展開すると、配下のユニットの実行予定が表示されます。

(2) [マンスリースケジュール] ウィンドウでの表示イメージ

[マンスリースケジュール] ウィンドウでの実行予定の表示イメージを次の図に示します。

図 7-13 リリース登録後の [マンスリースケジュール] ウィンドウでの表示イメージ

リリースIDごとのジョブネットの実行予定を表示した状態

ユニット	3/29	3/30	3/31	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
田 jobnetA	■	■	■	■					
田 jobnetA (001)					■	■	■	■	■

配下のユニットの実行予定まで表示した状態

ユニット	3/29	3/30	3/31	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
田 jobnetA	■	■	■	■					
◎ job1	■	■	■	■					
◎ job2	■	■	■	■					
田 jobnetA (001)					■	■	■	■	■
◎ job1					■	■	■	■	■
◎ job2					■	■	■	■	■
◎ job3					■	■	■	■	■

(凡例)

■ : 実行予定

[マンスリースケジュール] ウィンドウの初期画面ではジョブネットが持つ定義ごとに「ルートジョブネット名(リリースID)」の形式で実行予定が表示されます。ただし、リリースIDが「AJS_AUTO」の場合はルートジョブネット名だけが表示され、リリースIDは表示されません。ルートジョブネットを展開すると、配下のユニットの実行予定が表示されます。

なお、リリース情報があるジョブネットでは、リリース前のジョブネット定義の統計情報は引き継がれません。リリース直後の実行予定世代は、まだ一度も実行されていないジョブネットとして扱われます。したがって、[デイリースケジュール] ウィンドウおよび [マンスリースケジュール] ウィンドウでの実行シミュレーションでは、リリース直後の実行予定世代の実行所要時間は、[環境設定] ダイアログボックスの [初回実行時間] で算出されます。

7.3.7 リリース中止

リリース中止とは、いったんリリース登録したジョブネットのリリースを中止する操作です。リリース中止を実行すると、リリース先ジョブネットがリリース登録前の状態に戻ります。ただし、一度リリース登録したジョブネットは、そのあとリリース中止しても、リリース情報を持つリリース先ジョブネットとして扱われます。そのため、JP1/AJS3 - View でもリリース先ジョブネットのアイコンで表示されます。

リリース中止は、リリース登録したジョブネットのうち「リリース待ち」状態、「削除待ち」状態、および「リリース登録待ち」状態の定義に対して実行できます。リリース中止の方法には、次の二つがあります。

- [JP1/AJS3 - View] ウィンドウの機能メニュー [リリース中止] から実行
- ajsrelease コマンドで実行

なお、リリース中止に失敗した場合、「リリース待ち」状態の定義が「削除待ち」状態になります。この場合は、再度リリース中止を実行してください。

[JP1/AJS3 - View] ウィンドウでのリリース中止の方法については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド 9.14.2 ジョブネットをリリース中止する」を参照してください。
ajsrelease コマンドでのリリース中止の方法については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド ajsrelease」を参照してください。

注意事項

- 期間指定や日付指定で確定実行登録しているジョブネットがリリース日時以降にスケジュールを持つ場合は、リリース中止できません。この場合、リリース日時以降のスケジュールを登録解除、または実行中止してからリリース中止してください。ただし、未来世代数指定の確定実行登録と併用している場合は、リリース日時以降にスケジュールがあってもリリース中止できます。
- リリース中止するルートジョブネットがサスペンドされた状態の場合は実行できません。サスペンドを解除してからリリース中止を実行してください。
- リリース中止するルートジョブネットが閉塞状態の場合は実行できません。ルートジョブネットを登録解除したあとで、リリース中止を実行してください。
- リリース中止するには、スケジューラーサービスが起動されている必要があります。
- リリース中止によって掛かるシステムへの負荷は、リリース情報のジョブネットの定義内容を削除する場合と同等か、それ以上です。リリース中止は、ジョブ実行のピーク時を避けて実行してください。
- リリース中止すると、リリース中止後に「適用中」状態になるジョブネットの定義を基に世代が生成し直されます。このため、リリース中止する前に計画一時変更の操作をしても、リリース中止後のジョブネットには引き継がれません。ただし、実行登録時に指定したマクロ変数や JP1 ユーザーなどの情報は引き継がれます。
- リリース中止したあと「適用中」状態になるジョブネットの定義上、次回の実行予定世代が作成されない場合、その定義から実行予定世代は作成されません。このため、リリース中止したあとで、正しく実行予定世代が作成されているかどうか、JP1/AJS3 - View または ajsshow コマンドで確認してください。実行予定世代が作成されていない場合、「適用中」状態のジョブネットの定義内容を見直してください。
- 確定実行登録を使用していて、リリース中止するジョブネットの定義にだけ世代がある場合、リリース中止したあとに「適用中」状態になるジョブネットの定義上、次回の実行予定世代が作成されないとき、未登録状態に戻ります。リリース中止したあとで「適用中」状態になるジョブネットの定義内容を見直したあと、再度実行登録してください。
- 次に示すジョブネットは、リリース中止できません。
 - サスペンドされているジョブネット
 - 「閉塞」状態のジョブネット
 - 編集中のジョブネット
 - ほかのユーザーが操作しているジョブネット※

注※

ほかのユーザーの操作が、「適用中」状態のジョブネット配下のユニットを対象にした保留属性の設定または解除の場合は、リリース中止できます。


7.3.8 ジョブネットリリース機能の運用方法

ここでは、ジョブネットリリース機能を使用する際の基本的な運用サイクルおよび推奨する運用方法について説明します。

(1) 基本的な運用サイクル

ジョブネットリリース機能を使用する際の基本的な運用サイクルを次の図に示します。

図 7-14 ジョブネットリリース機能を使用する際の基本的な運用サイクル



開発用のジョブネット「A-00」と本番用のジョブネット「A」は同一の定義内容を持っています。ジョブネットリリース機能を使用してジョブネット「A」の定義を切り替える場合、まず、ジョブネット「A-00」をコピーしてジョブネット「A-01」として編集し、テストします (1)。その後、リリース登録します (2)。リリース元ジョブネット「A-01」の定義は、リリース登録時にコピーされてリリース先ジョブネット「A」の定義の一つとして管理されます。このため、リリース登録後にリリース元ジョブネットの定義を編集しても、リリース先ジョブネットには影響しません。

運用に当たっては、次の点を考慮する必要があります。

- マスターとなるジョブネット定義の管理

リリース元ジョブネットが、リリース先ジョブネットの定義を変更する際のマスターとなります。必要に応じて、リリース元ジョブネットの定義を保存しておいてください。

- 不要な実行結果世代の定期的な削除


「適用終了」状態のジョブネット定義は、そのジョブネット定義から生成された世代がない場合、次のリリース登録時に自動的に削除されます。ただし、生成された世代がある場合は削除されません。このため、不要な実行結果世代を登録解除によって削除してからリリース登録することを検討してください。

なお、リリース登録後でも、JP1/AJS3 - View やコマンドでリリース先ジョブネットの定義を編集できます。編集したジョブネット定義は、「適用中」状態のジョブネット定義に反映されます。ただし、リリース先ジョブネットの定義に従って生成された世代にも反映されるため、実行結果詳細などの情報が保持できません。このため、緊急時以外は、基本的な運用サイクルに従った運用を検討してください。

(2) リリース登録のやり直し

リリース登録したあとでさらにジョブネット定義の編集が必要になった場合、いったんリリース中止してからジョブネット定義を編集し、再度リリース登録することでやり直しができます。リリース登録をやり直す場合の運用を次の図に示します。

図 7-15 リリース登録をやり直す場合の運用



リリース登録したあとでさらにジョブネット定義の編集が必要になったため、リリース ID「A-01」をいったんリリース中止します (1)。次に、開発用のジョブネット「A-01」を再度編集し、テストします (2)。そのあと、再度リリース登録します (3)。

(3) 推奨する運用方法


推奨するジョブネットリリース機能の運用方法を説明します。

(a) 一般的な運用方法

「リリース待ち」状態のジョブネット定義があるジョブネットにリリース登録はできません。このため、8月分、9月分といった複数のジョブネット定義を一度にリリース登録しておくことはできません。したがっ

て、1 回リリース登録したあとは、リリース登録したジョブネット定義での運用に切り替わった（「適用中」状態になった）あとで次のリリース登録をしてください。その際、次の図のように、確認作業の余裕を確保するために、最低でもリリース日時の 1 日前までにリリース登録するよう運用を検討してください。

図 7-16 推奨するジョブネットリリース機能の運用方法



(b) ルートジョブネットの実行順序制御機能使用時の運用方法

ルートジョブネットの実行順序制御機能では、ジョブネットコネクタと接続先のジョブネットは、同一実行日であれば接続します。しかし、両者の実行時に接続するため、そのときにリリース登録またはリリース中止の操作をすると、操作する前の世代と接続したり、操作の処理中であるため接続する世代が見つからないで接続しなかったりするおそれがあります。このため、ルートジョブネットの実行順序制御機能を使用する場合は、ジョブネットコネクタと接続先のジョブネットの世代が実行される 4 日前※までにリリース登録またはリリース中止の操作を終えてください。

注※


基準時刻やタイムゾーンの設定によって同一実行日となる可能性がある日数です。

ルートジョブネットの実行順序制御機能使用時の運用例を次の図に示します。

図 7-17 ルートジョブネットの実行順序制御機能使用時の運用例

リリース情報

リリースID	AJS_AUTO	001	002
リリース日時	—	8/1 00:00	9/1 00:00
ジョブネット定義	◎→◎	◎→◎ ◎ ◎	◎→◎→◎



(c) 実行予定を計画一時変更している場合の運用方法

■ リリース登録するとき

計画実行登録または未来世代数指定による確定実行登録で実行登録したジョブネットにリリース登録すると、指定したリリース日時以降の世代が、リリース登録したジョブネット定義で作成し直されます^{*}。作成し直される世代には、リリース登録する前に操作した計画一時変更の情報は引き継がれません。

リリース登録する前に操作した計画一時変更の情報を、リリース登録後のジョブネット定義に引き継がせたい場合は、一時変更の再操作機能を使用します。一時変更の再操作機能では、実行登録後のジョブネットに行った一時変更の操作を、一時変更の情報として一覧で表示し、その一覧から選択した操作を再操作できます。

一時変更の再操作機能については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド 4.5.16 ジョブネットやジョブの一時変更の操作情報を確認・再操作する」を参照してください。また、一時変更情報の確認および再操作の手順については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド 9.17 一時変更情報を確認・再操作する」を参照してください。

注※

このとき、メッセージ「KAVS4751-W ジョブネットの世代(ユニット名:実行ID)の定義を切り替えて、新たな世代(実行ID)を作成するため、定義を切り替える前の世代に計画一時変更した情報が失われます」が出力されます。

■ リリース中止するとき

計画実行登録または未来世代数指定による確定実行登録で実行登録したジョブネットをリリース中止すると、リリース中止するジョブネット定義から作成された世代が、リリース中止後に「適用中」状態になるジョブネット定義で作成し直されます※。作成し直される世代には、リリース中止する前に操作した計画一時変更の情報は引き継がれません。

このため、リリース中止する前に、スケジューラーログなどを基に、リリース中止するジョブネット定義の世代に対して操作した計画一時変更の情報を確認してください。また、リリース中止したあとは、作成し直された世代に対して、必要に応じて再度計画一時変更の操作をしてください。

注※

このとき、メッセージ「KAVS4751-W ジョブネットの世代(ユニット名:実行 ID)の定義を切り替えて、新たな世代(実行 ID)を作成するため、定義を切り替える前の世代に計画一時変更した情報が失われます」が出力されます。

■ スケジュール再計算を伴う操作をするとき

リリース登録やリリース中止以外のスケジュール再計算を伴う操作をしたときにも、世代が作成し直されます※1。作成し直される世代には、スケジュール再計算を伴う操作をする前に操作した計画一時変更の情報は引き継がれません。

このため、スケジュール再計算を伴う操作をする前に、スケジューラーログなどを基に、操作した計画一時変更の情報を確認してください。また、作成し直された世代に対して、必要に応じて再度計画一時変更の操作をしてください。

スケジュール再計算を伴う操作は次のとおりです。

- 計画一時変更の実行中止※2
- リリース先ジョブネットが参照するカレンダー定義の変更
- 排他ジョブネットが参照するカレンダー定義の変更
- 上位ジョブグループの基準時刻および基準日の変更
- リリース先ジョブネットのスケジュール定義の変更
- 排他ジョブネットのスケジュール定義の変更
- スケジューラーサービスのウォームスタートまたはディザスターリカバリースタート
- サスペンド解除
- 排他ジョブネットへのリリース登録およびリリース中止

注※1

このとき、メッセージ「KAVS4751-W ジョブネットの世代(ユニット名:実行 ID)の定義を切り替えて、新たな世代(実行 ID)を作成するため、定義を切り替える前の世代に計画一時変更した情報が失われます」が出力されます。

注※2

実行登録種別が計画実行登録の場合にだけ、メッセージ「KAVS4751-W ジョブネットの世代(ユニット名:実行 ID)の定義を切り替えて、新たな世代(実行 ID)を作成するため、定義を切り替える前の世代に計画一時変更した情報が失われます」が出力されます。


(4) その他の運用方法

ジョブネットリリース機能では、リリースしたいジョブネットがあればリリース登録できるため、開発環境に合わせた運用ができます。ここでは、本番機だけで運用する場合およびマスターの管理が不要な場合の運用方法を説明します。

(a) 本番機だけで運用する場合の運用方法

開発機がなく、本番機だけで運用している場合でも、基本的な運用サイクルと同じ手順でジョブネット定義を切り替えられます。また、リリース登録後は、基本的な運用サイクルでの運用と同様、リリース元ジョブネットをマスターとして管理します。本番機だけで運用している場合の例を次の図に示します。

図 7-18 本番機だけで運用する場合の運用例




なお、リリース元ジョブネットとリリース先ジョブネットが同じジョブグループ配下にある場合でも、同様の運用ができます。

(b) マスターの管理が不要な場合の運用方法

マスターの管理が不要な場合、リリース情報からジョブネット定義をコピーおよび編集して運用できます。ただし、コピーできるのは「適用中」状態のジョブネット定義だけです。このため、リリース登録のやり直しに備えて、リリース登録したジョブネット定義が「適用中」状態になるまで、リリース元ジョブネットをajsprint コマンドでファイルに出力するなどして保存しておいてください。

マスターの管理が不要な場合の運用例を次の図に示します。

図 7-19 マスターの管理が不要な場合の運用例



リリース ID 「A-00」 をリリース登録したあと、リリース元ジョブネット 「A-01」 を削除します (1)。次に、ジョブネット 「A」 のリリース情報からジョブネット定義をコピーして、ジョブネット 「A-01」 として編集し、テストします (2)。そのあと、リリース登録します (3)。

(5) リリース日時から 1 日以内にリリース登録またはリリース中止する場合

ジョブネットリリース機能を使用する際は、最低でもリリース日時の 1 日前までにリリース登録することを推奨しています。しかし、急を要する場合には、1 日以内をリリース日時に指定してリリース登録した

り、1日以内にリリース登録された「リリース待ち」状態のジョブネット定義をリリース中止したりできません。

ただし、リリース日時から1日以内にリリース登録またはリリース中止するときは、次の点に注意してください。また、1日以内にリリース登録やリリース中止をしないよう運用を再検討してください。

- リリース登録の処理が完了するまでの間、開始日時が指定したリリース日時以降である世代は、実行が抑止されます。このため、リリース登録の処理に時間が掛かると、その世代の実行の開始が遅延します。
- リリース中止の処理が完了するまでの間、開始日時がリリース中止するジョブネット定義のリリース日時以降である世代は、実行が抑止されます。このため、リリース中止の処理に時間が掛かると、その世代の実行の開始が遅延します。

(6) リリース日時から1日以内に実行登録する場合

リリース登録したあとに実行登録する場合で、リリース日時から1日以内に実行登録するときは、リリース先ジョブネットのスケジュールルールに注意する必要があります。次に示す実行登録方法で実行登録すると、実行登録した日の基準時刻以降で世代を作成するため、リリース日時以降に実行登録しても、その日の実行予定世代は「適用終了」状態のジョブネット定義で実行されます。


- 計画実行登録
- 期間指定または未来世代数指定による確定実行登録

リリース日時から1日以内に実行登録した場合の動作を次の図に示します。

図 7-20 リリース日時から 1 日以内に実行登録した場合 (1)

リリース情報

リリースID	AJS_AUTO	001
リリース日時	—	8/1 15:00
スケジュール ルール	毎日00:00に実行	毎日00:00に実行



(凡例)

➡ : ジョブネットの実行予定


この図は、8/1 15:00 をリリース日時に指定してリリース登録したあと、リリース日時から 1 日以内 (8/1 15:00 から 8/1 23:59 までの間) に実行登録した場合の動作を示しています。8/1 15:00 以降はリリース ID 「001」 のジョブネット定義が「適用中」状態になりますが、リリース日時から 1 日以内に実行登録したため、「適用終了」状態のリリース ID 「AJS_AUTO」 のジョブネット定義で 8/1 00:00 の実行予定世代が作成されています。8/1 00:00 の実行予定世代は、実行登録した時点で実行されます。

また、リリース ID 「001」 が「適用中」状態になったあとで新しくリリース ID 「002」 のジョブネット定義をリリース登録したとします。このとき、リリース ID 「AJS_AUTO」 のジョブネット定義に実行結果世代がなければ、リリース ID 「AJS_AUTO」 のジョブネット定義は削除されます。このあと、8/1 に実行登録すると、8/1 00:00 時点で「適用中」状態となるジョブネット定義 (リリース ID 「AJS_AUTO」 のジョブネット定義) がないため、次の図のように、8/1 00:00 の実行予定世代は作成されません。


図 7-21 リリース日時から 1 日以内に実行登録した場合 (2)

リリース情報 リリースID「002」をリリース登録した時点で削除

リリースID	AJS_AUTO	001	002
リリース日時	—	8/1 15:00	8/3 00:00
スケジュール ルール	毎日00:00に実行	毎日00:00に実行	毎日00:00に実行



(凡例)

 : ジョブネットの実行予定

7.4 実行登録中にユニット定義情報を変更する

JP1/AJS3 では、実行ファイル名、実行エージェント、保留属性など、ユニットの実行に影響するユニット定義情報については実行登録中に変更できます。ただし、定義内容を変更するユニットの種別と、そのときのルートジョブネットの状態の組み合わせによって、変更した内容が有効になるユニット定義情報とされない定義情報があります。

ユニット種別とルートジョブネットの状態の組み合わせによる定義内容変更の動作を次の表に示します。

表 7-2 ルートジョブネットの状態とユニット種別による定義内容変更の動作

ユニット種別	ルートジョブネットの状態			
	終了状態	実行中 警告検出実行中 異常検出実行中	開始時刻待ち ^{※1} 起動条件待ち 保留中	開始時刻待ち ^{※2}
ルートジョブネット	○ ^{※3}	×	×	○
ネストジョブネット	○ ^{※3}	× ^{※4}	○	○
ジョブ	○ ^{※3}	× ^{※4}	○	○

(凡例)

- ：すべてのユニット定義情報で、変更した最新の定義内容が有効になります。
 - ×
- ※4：表 7-3 に示すユニット情報については、変更した最新の定義内容が有効になりません。

注※1

次回実行予定世代、および開始時刻に到達しているが多重起動に「不可能」を設定しているため実行中世代の終了を待っている世代だけです。

注※2

注※1 に該当しない開始時刻待ちの世代です。

注※3

終了状態の世代を再実行したときに、変更した内容で実行されます。

注※4

次に示す状況に該当する場合、変更した最新の定義内容が有効になります。

- 実行中になっていないネストジョブネット配下のユニットの定義を変更した場合。
- ユニットの定義を変更したあと、そのユニットが定義されているルートジョブネット配下で再実行した場合。
- ユニットの定義を変更したあと、そのユニットが定義されているルートジョブネットに対してサスペンドを解除した場合。
- ユニットの定義を変更したあと、サービスが再起動された場合。

上記の表で「×」の場合に、有効にならないユニット定義情報を次の表に示します。

表 7-3 実行登録中に定義を変更しても有効にならないユニット定義情報

ユニット種別	有効にならないユニット定義情報
標準ジョブ、HTTP 接続ジョブ、アクションジョブ、カスタムジョブ、引き継ぎ情報設定ジョブの場合	<ul style="list-style-type: none"> • 保留 • 実行先サービス • 終了遅延監視 • 終了遅延監視の実行所要時間 • 所有者 • 実行ユーザー種別 • 異常終了時リトライ • 異常終了時リトライの終了コード • 異常終了時リトライの最大リトライ回数 • 異常終了時リトライのリトライ間隔
イベントジョブの場合	<ul style="list-style-type: none"> • 保留 • 終了遅延監視 • 終了遅延監視の実行所要時間
判定ジョブの場合	<ul style="list-style-type: none"> • 保留
ジョブネットの場合	<ul style="list-style-type: none"> • 実行エージェント • 多重起動（ルートジョブネットだけ） • 優先順位 • スケジューリング方式（ルートジョブネットだけ） • 打ち切り時間（ルートジョブネットだけ） • ジョブネット監視 • ジョブネット監視の実行所要時間 • 保留
リモートジョブネットの場合	<ul style="list-style-type: none"> • 実行マネージャー • 多重起動（ルートルリモートジョブネットだけ） • スケジューリング方式（ルートルリモートジョブネットだけ） • 打ち切り時間（ルートルリモートジョブネットだけ） • ジョブネット監視 • ジョブネット監視の実行所要時間 • 保留
起動条件の場合	<ul style="list-style-type: none"> • 監視世代の多重起動 • 起動条件成立した実行世代の滞留 • 異常終了後の動作

上記に示したユニット定義情報以外はすべて最新の定義内容が有効になります。上記に示したユニット定義情報を、実行登録中でも最新の定義変更を有効にしたい場合は、「7.4.2 実行登録中に変更したユニット定義情報を有効にする」に示す手順を実施してください。

注意事項

「打ち切り時間」「起動条件成立した実行世代の滞留」「異常終了後の動作」は、実行登録中に変更したユニット定義情報を有効にするように設定しても、実行登録中に変更した最新の定義内容が有効になりません。変更内容を反映したい場合は、一度登録を解除してから変更してください。

実行登録中に変更したユニット定義情報を有効にする設定をした場合に、最新の定義内容が再読み込みされるタイミング（有効になる時期）を次の表に示します。

表 7-4 最新の定義内容が再読み込みされるタイミング

ユニット種別	最新の定義内容が再読み込みされるタイミング
ジョブ（標準ジョブ、HTTP 接続ジョブ、イベントジョブ、アクションジョブ、カスタムジョブ）の場合	実行待ち状態になる直前
ジョブネットの場合	実行状態になる直前

このため、ジョブやジョブネットの実行が開始するまでに定義を変更すれば、最新の定義内容でジョブやジョブネットを実行できるようになります。

注意事項

実行中のイベントジョブ（起動条件として定義されているイベントジョブも含む）については、定義内容を変更しても、終了状態になるまで変更した内容は有効になりません。変更した定義内容で監視したい場合は、次の操作でジョブを終了状態に変更したあと、再度実行登録してください。

- イベントジョブの場合
強制終了またはジョブ状態変更で終了させる
- 起動条件付きジョブネットの場合
「[8.1.1 起動条件監視中のジョブネットの停止](#)」を参照して強制終了する

7.4.1 実行登録中に変更したユニット定義情報を有効にする設定で有効になるユニット定義情報について

実行登録中に変更したユニット定義情報を有効にする設定の場合、次に示すユニット情報に関しても最新の定義内容が有効になります。

表 7-5 最新の定義内容が有効になるユニット定義情報

ユニット種別	有効になるユニット定義情報
標準ジョブ、HTTP 接続ジョブ、アクションジョブ、カスタムジョブ、引き継ぎ情報設定ジョブの場合	<ul style="list-style-type: none">• 保留• 実行先サービス• 終了遅延監視• 終了遅延監視の実行所要時間

ユニット種別	有効になるユニット定義情報
標準ジョブ, HTTP 接続ジョブ, アクションジョブ, カスタムジョブ, 引き継ぎ情報設定ジョブの場合	<ul style="list-style-type: none"> 所有者 実行ユーザー種別 異常終了時リトライ 異常終了時リトライの終了コード 異常終了時リトライの最大リトライ回数 異常終了時リトライのリトライ間隔
イベントジョブの場合	<ul style="list-style-type: none"> 保留 終了遅延監視 終了遅延監視の実行所要時間
判定ジョブの場合	<ul style="list-style-type: none"> 保留
ジョブネットの場合	<ul style="list-style-type: none"> 実行エージェント 多重起動 (ルートジョブネットだけ) 優先順位 スケジューリング方式 (ルートジョブネットだけ) ジョブネット監視 ジョブネット監視の実行所要時間 保留
リモートジョブネットの場合	<ul style="list-style-type: none"> 実行マネージャー 多重起動 (ルートリモートジョブネットだけ) スケジューリング方式 (ルートリモートジョブネットだけ) ジョブネット監視 ジョブネット監視の実行所要時間 保留
起動条件の場合	<ul style="list-style-type: none"> 監視世代の多重起動

注意事項

「打ち切り時間」「起動条件成立した実行世代の滞留」「異常終了後の動作」は、実行登録中に変更したユニット定義情報を有効にするように設定しても、実行登録中に変更した最新の定義内容が有効になりません。変更内容を反映したい場合は、一度登録を解除してから変更してください。

7.4.2 実行登録中に変更したユニット定義情報を有効にする

実行登録中に変更したユニット定義情報を有効にする手順を次に示します。

1. JP1/AJS3 のスケジューラーサービスを終了する。

jajs_spmd_stop コマンドを使って、該当する JP1/AJS3 のスケジューラーサービスを終了します。
jajs_spmd_stop コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド jajs_spmd_stop」を参照してください。

2. 環境設定パラメーターを変更する。

次のコマンドを実行し、環境設定パラメーターUNITDEFINERELOAD の値を「yes」に変更します。

```
jajs_config -k "[JP1_DEFAULT¥JP1AJSMANAGER¥AJSR00T1]" "UNITDEFINERELOAD"="yes"
```

実行登録中にユニットの定義内容を変更する運用を実施することが予想される場合は「yes」にすることを推奨します。

環境設定パラメーターの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.4 スケジューラーサービス環境設定」を参照してください。

「no」を指定した場合、変更した最新の定義内容が有効にならないユニット定義情報があります（06-51 以前と同様の動作）。

3. JP1/AJS3 のスケジューラーサービスを起動する。

jajs_spmd コマンドを使って、該当する JP1/AJS3 のスケジューラーサービスを起動します。JP1/AJS3 のスケジューラーサービスの起動中に、実行登録中に変更したユニット定義情報を有効にする設定を変更した場合には、スケジューラーサービスを再起動してください。jajs_spmd コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド jajs_spmd」を参照してください。

7.5 スケジューラーサービスだけを起動・停止する

スケジューラーサービスだけを起動または停止させる場合は、コマンドを使用します。それぞれの手順について次に示します。

7.5.1 スケジューラーサービスを起動する

スケジューラーサービスだけを起動させる場合、`jajs_spmd` コマンドまたは`ajsstart` コマンドを使用します。コマンドのオプションで、ジョブネットやジョブの実行状態を制限して起動させることができます。

- コールドスタートする

すべてのジョブネットの実行登録を強制的に解除してスケジューラーサービスを起動します。

JP1/AJS3 のスケジューラーデータベースのテーブル構造が変更された場合には、コールドスタートする必要があります。

- ウォームスタートする

スケジューラーサービス停止時の状態を引き継いで起動します。ただし、停止時に「実行中」状態だったジョブネットやジョブは終了状態になります。

- ホットスタートする

スケジューラーサービス停止時の状態を引き継いで起動します。停止時に「実行中」状態であったジョブネットやジョブの実行を継続します。

`jajs_spmd` コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド `jajs_spmd`」を参照してください。

これら以外の高度なオプションを指定してスケジューラーサービスを起動する場合は、`ajsstart` コマンドを使用してください。`ajsstart` コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド `ajsstart`」を参照してください。

注意事項

- コールドスタートを指定した場合は、実行登録されているジョブネットの結果情報をすべて消去してからスケジューラーサービスを起動するため、実行結果がすべて無効になります。また、コールドスタート後に、ジョブネットを再実行登録する必要があります。
- コールドスタートの処理では、JP1/AJS3 - View の終了を待つため、コールドスタートを指定する場合は、JP1/AJS3 - View からの接続を切断した状態で実行してください。

7.5.2 スケジューラーサービスを停止する

スケジューラーサービスだけを停止させる場合は、`jajs_spm�_stop` コマンドまたは `ajsstop` コマンドを使用します。これらのコマンドを使用すると、JP1/AJS3 サービスが起動したまま、スケジューラーサービスだけが停止します。

スケジューラーサービスの停止時に、`ajsstop` コマンドのオプションでジョブネットやジョブの実行を、次のように制限して安全に停止させることができます。

- スケジュール制限

コマンドを実行した日に実行が予定されているジョブネットの実行がすべて終了したあと、スケジューラーサービスを終了します。スケジュール制限中もジョブネットの実行登録は受け付けますが、スケジュール制限中に翌日になった場合、翌日分のジョブネットは起動されません。

- ジョブネット制限

コマンドを実行したときに実行中のジョブネットがすべて終了したあと、スケジューラーサービスを終了します。ジョブネット制限中は、新たなルートジョブネットは起動されません。また、ジョブネットの即時実行登録はできません。

- ジョブ制限

コマンドを実行したときに実行中のジョブがすべて終了したあと、スケジューラーサービスを終了します。ジョブ制限中は、新たなジョブは起動されないで、実行中のジョブネットは中断されます。ジョブ異常終了時の自動リトライも行われません。また、ジョブネットの即時実行登録はできません。

- ジョブ強制終了停止

コマンドを実行した時点で、スケジューラーサービスを終了します。スケジューラーサービス終了時に実行中のジョブネットはすべて強制終了します。ジョブ異常終了時の自動リトライも行われません。

- スケジューラーサービス強制停止

コマンドを実行した時点で、スケジューラーサービスを終了します。ただし、スケジューラーサービス終了時に実行中のジョブは実行を継続します。

`jajs_spm�_stop` コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド `jajs_spm�_stop`」を参照してください。

高度なオプションを指定してスケジューラーサービスを停止する場合は、`ajsstop` コマンドを使用してください。`ajsstop` コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド `ajsstop`」を参照してください。

7.6 スケジューラーサービスのローカル日時を定義する

使用するホストのシステム日時以外の日時に運用したい場合に、スケジューラーサービスにローカル日時を定義できます。例えば、運用前にシミュレーションしたい場合にスケジューラーサービスにローカル日時を定義しておくことで、システム日時を変更しないで運用テストを実行できます。これによって、本来は夜間に実行する処理を昼間にテストするなどのことができます。

スケジューラーサービスのローカル日時の定義は、スケジューラーサービス単位で有効になります。

この操作は、Administrators 権限またはスーパーユーザー権限を持つ OS ユーザーが実行してください。

スケジューラーサービスのローカル日時が定義されている場合の適用範囲を次の表に示します。

表 7-6 スケジューラーサービスのローカル日時が定義されている場合の適用範囲

日時の種類	適用する日時
スケジューラーサービスが制御できる日時 (ジョブネットの開始・終了日時、スケジューラーサービスの開始時刻など。ただし、JP1/AJS3 - Agent で実行するジョブ、イベントジョブ、およびアクションジョブを除く)	スケジューラーサービスのローカル日時
スケジュール一時変更などで、日時指定を省略したときに仮定する日時	スケジューラーサービスのローカル日時
スケジューラーサービスが出力するログ	スケジューラーサービスのローカル日時
JP1/AJS3 が作成・更新したファイルのタイムスタンプ	システム日時
システムロギングファイルのログ出力日時	システム日時
イベント受信時刻、イベント到着時刻	システム日時
「ajs」で始まる名称のコマンドの実行時	スケジューラーサービスのローカル日時
「ajs」以外の文字列で始まる名称のコマンドの実行時	システム日時
イベント ID が 4100~4131 の JP1 イベント	スケジューラーサービスのローカル日時

スケジューラーサービスのローカル日時は `ajslocaldate` コマンドを使って定義します。`ajslocaldate` コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 4. 特別な運用で使用するコマンド `ajslocaldate`」を参照してください。

注意事項

- スケジューラーサービスのローカル日時を変更する場合は、スケジューラーサービスを停止し、変更後に再起動してください。日時を前に戻す場合は、`jajs_spm�_stop` コマンドに「`-n jajs_schd`」を指定してスケジューラーサービスだけを停止したあと、日時を前に戻してから、`jajs_spm�` コマンドに `-cold` オプション、および「`-n jajs_schd`」を指定してスケジューラーサービスを再起動してください。`jajs_spm�_stop` コマンドおよび `jajs_spm�` コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコ

マンド `jajs_spmd_stop`] およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド `jajs_spmd`」を参照してください。

- 一度設定したスケジューラーサービスのローカル日時は、再起動後も有効になります。
- スケジューラーサービスのローカル日時はシステム日時を基に生成されています。システム日時を変更した場合、スケジューラーサービスのローカル日時にもその変更された時間が反映されます。システム日時を変更した場合は、スケジューラーサービスのローカル日時が正しい日時になっているか確認してください。
- クラスタシステムで、スケジューラーサービスのローカル日時を使用する場合は、実行系ホストと待機系ホストの両方のホストで、`ajslocaldate` コマンドを実行してください。

7.7 スケジューラーログを交代する

スケジューラーログは、スケジューラーサービス単位またはホスト単位でファイルに出力されます。スケジューラーサービス単位で出力するか、ホスト単位で出力するかは、環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTDESTで設定できます。

スケジューラーサービス単位で出力する場合もホスト単位で出力する場合も、ログファイルは二つあり、一方のファイルが環境設定に指定したファイル容量に達した時点で、もう一つのファイルに出力先を交代します。

スケジューラーサービス単位で出力する場合

環境設定パラメーターAJSLOGFILE1に指定したファイルと環境設定パラメーターAJSLOGFILE2に指定したファイルを交代します。

ホスト単位で出力する場合

環境設定パラメーターHOSTLOGFILE1に指定したファイルと環境設定パラメーターHOSTLOGFILE2に指定したファイルを交代します。

ajsalter コマンドの-c オプションを使うと、この出力先のスケジューラーログファイルを強制的に交代できます。スケジューラーログの交代方法として、次の二つが選択できます。

- ログの出力先ファイルを交代用のファイルに交代する (-c CHANGE)
- 使用中のファイルのログを交代用のファイルにコピーして、使用中のログファイルの先頭から再びログを書き込む (-c COPY)

なお、スケジューラーログの出力中にログ出力障害が発生してログ出力が閉塞した場合、ajsalter コマンドの-c オプションでスケジューラーログファイルを交代すると、ログ出力の閉塞状態が解除されます。ajsalter コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド ajsalter」を参照してください。

また、ajsalter コマンドの-o オプションを使用すると、環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTDESTの指定値によって、スケジューラーログファイルを次のように交代します。

表 7-7 環境設定パラメーター AJSLOGOUTPUTDEST の指定値と-o オプションの組み合わせによる-c オプションの対象スケジューラーログファイル

AJSLOGOUTPUTDEST の指定値	ajsalter コマンドの-o オプション	
	指定あり	指定なし
schedule (デフォルト値)	ホスト単位	スケジューラーサービス単位
host	ホスト単位	ホスト単位

(凡例)

ホスト単位：ホスト単位のスケジューラーログファイル

スケジューラーサービス単位：スケジューラーサービス単位のスケジューラーログファイル

環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTDEST については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.4.2(28) AJSLOGOUTPUTDEST」を参照してください。

環境設定パラメーター AJSLOGOUTPUTDEST および ajsalter コマンドの使用例

次のような環境の場合の、ajsalter コマンドの使用例を次に説明します。

環境 (マネージャーホスト: HOST)

ホスト単位のスケジューラーログファイル:

`/var/opt/jp1ajs2/log/ajs-host-log1.log`

`/var/opt/jp1ajs2/log/ajs-host-log2.log`

スケジューラーサービス AJSROOT1

- 環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTDEST の値: 「schedule」
- スケジューラーログファイル:

`/var/opt/jp1ajs2/log/schedule/AJSR00T1/ajs-log1.log`

`/var/opt/jp1ajs2/log/schedule/AJSR00T1/ajs-log2.log`

スケジューラーサービス AJSROOT2

- 環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTDEST の値: 「host」
- スケジューラーログファイル:

`/var/opt/jp1ajs2/log/ajs-host-log1.log`

`/var/opt/jp1ajs2/log/ajs-host-log2.log`

使用例 1

スケジューラーサービス AJSROOT1 のスケジューラーログファイルを交代する

```
ajsalter -F AJSR00T1 -c CHANGE
```

この場合、スケジューラーサービス単位のスケジューラーログファイル`/var/opt/jp1ajs2/log/schedule/AJSR00T1/ajs-log1.log`と`/var/opt/jp1ajs2/log/schedule/AJSR00T1/ajs-log2.log`が交代します。

使用例 2

スケジューラーサービス AJSROOT1 が定義されているマネージャーホスト HOST のホスト単位のスケジューラーログファイルを交代する

```
ajsalter -F AJSR00T1 -o -c CHANGE
```

この場合、ホスト単位のスケジューラーログファイル`/var/opt/jp1ajs2/log/ajs-host-log1.log`と`/var/opt/jp1ajs2/log/ajs-host-log2.log`が交代します。

-o オプションを指定してホスト単位のスケジューラーログファイルを交代する場合、同一マネージャーホストで、環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTDEST に「host」を設定しているスケジューラーサービス AJSROOT2 のスケジューラーログも交代することになるため、注意が必要です。

使用例 3

スケジューラーサービス AJSROOT2 が定義されているマネージャーホスト HOST のホスト単位のスケジューラーログファイルを交代する

```
ajsalter -F AJSROOT2 [-o] -c CHANGE
```

この場合、ホスト単位のスケジューラーログファイル/var/opt/jp1ajs2/log/ajs-host-log1.log と/var/opt/jp1ajs2/log/ajs-host-log2.log が交代します。

スケジューラーサービス AJSROOT2 は、環境設定パラメーターAJSLOGOUTPUTDEST の値が「host」のため、-o オプションを指定しても省略しても、ホスト単位のスケジューラーログファイルが交代します。

7.8 実行エージェントの情報を変更する

実行エージェントの情報は、JP1/AJS3 の運用中に設定または変更できます。実行エージェントの情報は、次のような場合に変更します。

- 運用中にジョブの実行エージェントを追加したり、削除したりしたい。
- 負荷分散させる実行エージェントを追加したり、削除したりしたい。
- 運用中に実行エージェントの情報（実行ホスト、ジョブ実行多重度など）を変更したい。
- 運用中に実行エージェントの配信制限状態を変更したい。
- 運用中に実行エージェントのジョブ配信の遅延を軽減したい。

7.8.1 実行エージェントを追加・削除・変更する

JP1/AJS3 の運用中に実行エージェントを追加したり、削除したりできます。また、実行エージェントのジョブ実行多重度や実行エージェントの受付配信制限の状態を変更できます。

負荷分散させるための実行エージェントグループを追加したり、削除したりすることもできます。

(1) コマンドで実行エージェントを操作する

コマンドで実行エージェントを操作する場合には、次のコマンドを使用します。コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド」を参照してください。

- `ajsagtadd`
実行エージェントを追加します。同時にジョブ実行多重度を設定できます。
また、実行エージェントグループも追加できます。
- `ajsagtdel`
実行エージェントを削除します。また、実行エージェントグループも削除できます。
- `ajsagtalt`
実行エージェントの情報を変更できます。変更できる情報を次に示します。
 - 実行ホスト名（エージェントホスト名）の変更
 - ジョブ実行多重度の変更
 - 説明文の変更
 - 実行エージェントの、受付配信制限の状態の変更
 - 実行エージェントの状態また、実行エージェントグループの情報も変更できます。変更できる情報を次に示します。

- 説明文の変更
- 実行エージェントグループへの実行エージェントの追加・削除
- 実行エージェントグループに定義されている実行エージェントの優先順位の変更
- 実行エージェントグループの、受付配信制限の状態の変更

実行エージェントの情報や状態は、ajsagtshow コマンドで確認できます。

(2) Web GUI (ジョブポータル) で実行エージェントを操作する

Web GUI (ジョブポータル) で実行エージェントを操作する方法については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド 15.2.4 [実行エージェント] 画面」を参照してください。

7.8.2 実行エージェントを一括定義する

実行エージェントの定義情報を出力して、ほかのマネージャーホストで実行エージェントを一括定義できます。実行エージェントの情報を出力するコマンドを次に示します。コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド」を参照してください。

- ajsagtprint

実行エージェントの定義情報を CSV 形式のテキストファイルで出力できます。

出力されたテキストファイルをajsagtadd コマンドで指定することで、実行エージェントを一括定義できます。

7.9 JP1/AJS3 が動作しているホストの設定を変更する

JP1/AJS3 が動作しているホストの名称、IP アドレス、およびシステム日時の変更について説明します。ネットワーク構成の変更に対応したい場合や、テストのために一時的に日時を変更したい場合に、この操作を実施します。

7.9.1 JP1/AJS3 が動作しているホストの名称を変更する

JP1/AJS3 が動作しているホストの名称を変更する手順を、JP1/AJS3 - Manager, JP1/AJS3 - Agent, JP1/AJS3 - Web Console, および JP1/AJS3 - View の場合に分けて説明します。

(1) ホスト名変更に関する注意事項

- ホスト名変更前に、メッセージなどで変更前のホスト名が使用されていても、JP1/AJS3 の動作には影響ありません。ただし、ユーザープログラムでログファイルなどを参照している場合は注意してください。
- ホスト名変更後に、ホスト名変更前に実行されたジョブの詳細結果を表示した場合、実行先ホスト名に変更前のホスト名が表示されますが、JP1/AJS3 の動作には影響ありません。
- JP1/AJS3 内で、FQDN 形式でホスト名を定義しないでネットワーク環境のドメイン名だけを変更する場合、イベントジョブで FQDN 形式のホスト名を使用する運用を行っているかによって、必要な作業が次のように異なります。イベントジョブで FQDN 形式のホスト名を使用する運用については、「7.9.5 イベントジョブを使用した DNS 運用時に FQDN 形式のホスト名での運用に変更する」およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド (システム構築編) 2.3.8 DNS 環境での運用」を参照してください。
 - イベントジョブで FQDN 形式のホスト名を使用する運用を行っていない場合
この項で説明している操作 (ホスト名変更手順) の必要はありません。
 - イベントジョブで FQDN 形式のホスト名を使用する運用を行っている場合
ドメイン名が変更されるホストで次の操作が必要です。
 - JP1/AJS3 - Manager の場合
「(2) JP1/AJS3 - Manager のホスト名を変更する」の手順 1, 4, 6, 9, 10, 13, 14 に従って操作する必要があります。
 - JP1/AJS3 - Agent の場合
「(3) JP1/AJS3 - Agent のホスト名を変更する」の手順 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 に従って操作する必要があります。

また、JP1/Base の認証サーバ名を FQDN 形式で指定している場合には、「(2) JP1/AJS3 - Manager のホスト名を変更する」の手順 9 に従ってユーザーマッピングの設定を変更する必要があります。

- QUEUE ジョブ、サブミットジョブを使用していてホスト名を変更する場合は、実行エージェントの定義情報と QUEUE ジョブ、サブミットジョブ実行環境の定義情報の両方を変更する必要があります。

- 運用中のホストのjp1hosts 情報またはjp1hosts2 情報を変更する場合、または DNS サーバに登録されているホスト名を変更する場合、変更後のホスト名は、JP1/AJS3 の再起動後に JP1/AJS3 に反映されます。そのため、JP1/AJS3 を停止しないでホスト名を変更すると、変更前のホスト名で通信を試み、ジョブの異常終了などの現象が発生することがあります。ホスト名を変更する前に JP1/AJS3 サービスを停止してください。ただし、新たにjp1hosts2 情報を追加する場合は、JP1/AJS3 サービスの停止は不要です。

(2) JP1/AJS3 - Manager のホスト名を変更する

JP1/AJS3 - Manager のホスト名を変更する操作の前に、次のことをしておいてください。

事前準備

- リモートジョブネットを使用している場合は、ホスト名変更前にリモートジョブネットの実行登録を解除しておく。
- イベントジョブを実行している場合は、イベントジョブを実行しているエージェントホストの JP1/AJS3 をすべて停止しておく。
- Web GUI (ジョブポータル) の操作制限機能を使用している場合は、ホスト名を変更する JP1/AJS3 - Manager に適用している操作許可設定ファイルのバックアップを用意しておく。
- ほかのホストから、ホスト名を変更するマネージャーホストに対して次の操作をしないようにする。
 - JP1/AJS3 - View や JP1/AJS3 - Web Console からのログインや操作
 - API の実行
 - リモートコマンドの実行
 - リモートジョブネットの実行
 - ホスト名を変更するマネージャーホストをジョブの実行先としたジョブの実行
 - ホスト名を変更するマネージャーホストとのジョブネットコネクタや接続先のジョブネットを使用した、異なるスケジューラーサービス間のルートジョブネットの実行順序制御

JP1/AJS3 - Manager のホスト名を変更する手順を次に示します。

1. JP1/AJS3 - View および JP1/AJS3 - Web Console からログオフする。

2. ajsprint コマンドでジョブネットの定義をバックアップする。

ここで取得したバックアップは、手順 11 で使用します。

バックアップの方法については、「[2.2.3\(4\) ユニット定義のバックアップ](#)」を参照してください。

3. ajsagtprint コマンドで実行エージェントの定義をバックアップする。

ここで取得したバックアップは、手順 12 で使用します。バックアップの方法については、「[2.2.3\(2\) 実行エージェント情報のバックアップ](#)」を参照してください。

4. マネージャーホストの JP1/AJS3 のサービスを停止する。

JP1/AJS3 のサービスについては、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド (システム構築編) 4.2.1 JP1/AJS3 のサービスの種類」を参照してください。

JP1/AJS3 のサービスの手動での停止方法については、「[6.1.2 JP1/AJS3 のサービスを手動で終了する](#)」を参照してください。

また、JP1/AJS3 のサービスは、物理ホストと、すべての論理ホストのサービスを停止してください。

5. QUEUE ジョブ、サブミットジョブを使用している場合は、jqpexport コマンドで QUEUE ジョブ、サブミットジョブ実行環境の定義をバックアップする。

ここで取得したバックアップは、手順 7 で使用します。バックアップの方法については、「[2.2.3\(3\) QUEUE ジョブ、サブミットジョブ実行環境定義のバックアップ](#)」を参照してください。

6. マネージャーホストの物理ホストのホスト名、または論理ホスト名を変更する。

マネージャーホストのホスト名を変更してください。物理ホストのホスト名を変更する場合には、ホスト名を変更してください。

また、クラスタシステムを運用している場合で、かつ論理ホスト名を変更したときは、変更前の論理ホスト名を削除し、変更後の論理ホスト名に対して、クラスタ運用ができるように再セットアップしてください。

Windows の場合

論理ホスト名の削除方法については、マニュアル「[JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 8.2.8 論理ホストの削除](#)」を参照してください。

クラスタシステムのセットアップ方法については、マニュアル「[JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 8. クラスタ運用時のセットアップ](#)」を参照してください。

UNIX の場合

論理ホスト名の削除方法については、マニュアル「[JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 17.2.8 論理ホストの削除](#)」を参照してください。

クラスタシステムのセットアップ方法については、マニュアル「[JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 17. クラスタ運用時のセットアップ](#)」を参照してください。

なお、マネージャーホストの変更後のホスト名は、該当のマネージャーホストと通信するほかのホスト (JP1/AJS3 - View ホスト、JP1/AJS3 - Web Console サーバ、ジョブの実行先のエージェントホスト、リモートジョブネットなどの実行元のほかのマネージャーホストなど) から、名前解決できる必要があります。

それらのホストで、マネージャーホストの変更後のホスト名から、マネージャーホストの IP アドレスが求まるように `hosts` ファイルなどを変更してください。

`hosts` ファイルなどの設定変更に関する注意事項は、「[\(1\) ホスト名変更に関する注意事項](#)」を参照してください。

7. QUEUE ジョブ、サブミットジョブを使用している場合は、jqpimport コマンドで QUEUE ジョブ、サブミットジョブ実行環境を再作成する。

QUEUE ジョブ、サブミットジョブ実行環境を再作成する方法については、「[2.3.4\(6\) QUEUE ジョブ、サブミットジョブ実行環境の作成](#)」を参照してください。

なお、論理ホストの場合は手順 6 で再作成しているため、この操作は不要です。

8. データベース環境を再セットアップする。

物理ホストのホスト名を変更した場合、物理ホストおよび論理ホストに構築したすべての組み込み DB のデータベース環境を再セットアップする必要があります。再セットアップの手順については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 23.4.1(6) 組み込み DB の再セットアップ」の手順 3 から手順 7 までを実施してください。

クラスタ構成の場合は実行系ホストの再セットアップを実施したあと、待機系ホストで、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 23.5.2(6) 組み込み DB の再セットアップ」の手順を実施してください。なお、論理ホスト名を変更する場合は、手順 6 の論理ホストの削除およびクラスタシステムのセットアップによって、データベース環境が再セットアップされるため、この手順は不要です。

9. 必要に応じて、次の作業を実施する。

項番	条件	実施する作業
1	名称を変更しようとしているホストを認証サーバ (JP1/Base の機能) としても使用している場合	<p>ユーザーマッピングの設定を変更します。</p> <p>Windows の場合</p> <p>[JP1/Base 環境設定] ダイアログボックスの [ユーザーマッピング] タブで [JP1 ユーザー] の [サーバホスト名] に定義しているホスト名を、変更後の名称に変更します。</p> <p>UNIX の場合</p> <p>ユーザーマッピング定義ファイル (jp1BsUmap.conf) に定義しているホスト名を、変更後の名称に変更します。そのあと、jbsmkumap コマンドを実行します。</p> <p>ユーザーマッピングの詳細については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。</p>
2	イベントジョブを使用している場合	<p>イベントジョブを実行しているエージェントホストおよびマネージャーホスト (自ホストを含む) 上で、jpoagoec コマンドを実行し、エージェントホストの JP1/AJS3 サービスをコールドスタートします。</p> <p>名称を変更しようとしているマネージャーホストから依頼を受けてイベントジョブを実行しているすべてのホストで、jpoagoec コマンドを実行してください。コマンド実行手順は次のとおりです (手順は、ホスト名ManagerHostB を変更する場合の例です)。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.「jpoagoec -p」コマンドを実行し、現在、イベント・アクションエージェント機能が記憶しているマネージャーホスト名を確認します。 <p>(表示例)</p> <pre>ManagerHostA ManagerHostB</pre> <ol style="list-style-type: none"> 2.「jpoagoec -d ManagerHostB」コマンドを実行し、ホスト名変更前のマネージャーホスト名を削除します。 3. エージェントホストの JP1/AJS3 サービスをコールドスタートします。 <p>コールドスタートは、次の手順で実施します。</p> <p>Windows の場合</p> <p>コントロールパネルの [管理ツール] をダブルクリックします。</p>

項番	条件	実施する作業
2	イベントジョブを使用している場合	<p>表示される [管理ツール] ダイアログボックスで、[サービス] をダブルクリックします。</p> <p>起動させたい JP1/AJS3 のサービス名を選択したあと、[操作] - [プロパティ] を選択します。</p> <p>表示される [サービス名のプロパティ] ダイアログボックスの [全般] タブで、[開始パラメータ] にスタートモードとして [-cold] を指定します。</p> <p>そのあと、[開始] ボタンをクリックします。</p> <p>UNIX の場合 「jajs_spmd -cold [-h 論理ホスト名]」コマンドを実行します。</p>
3	通信暗号化機能を使用している場合で、かつサーバ証明書の CN または SAN と異なるホスト名に変更するとき	<p>サーバ証明書を取得し直して再配置します。</p> <p>サーバ証明書の CN または SAN と異なるホスト名に変更する場合は、サーバ証明書を取得し直して再配置する必要があります。サーバ証明書を再取得した場合で、発行元の CA が元のサーバ証明書の発行元の CA と異なるときは、さらにルート証明書の再取得と再配置も必要です。サーバ証明書およびルート証明書の取得と配置方法については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 21.4 SSL を利用した通信の設定」を参照してください。</p>

10. マネージャーホストの JP1/AJS3 サービスをコールドスタートする。

ホスト名を変更した物理ホストまたは論理ホストをコールドスタートしてください。

11. 手順 2 でバックアップしたジョブネット定義を ajsdefine コマンドなどで回復する。

リカバリーの方法については、「[2.3.4\(9\) ユニット定義のリカバリー](#)」を参照してください。

12. 手順 3 でバックアップした実行エージェント定義を ajsagtadd コマンドで回復する。

リカバリーの方法については、「[2.3.4\(8\) 実行エージェント情報のリカバリー](#)」を参照してください。

13. 手順 4 で停止したサービスを、必要に応じて起動する。

14. マネージャーホスト上で運用に必要なジョブネットを再実行登録する。

手順 10 でマネージャーホストをコールドスタートしているため、ジョブネットの実行登録がすべて解除されています。運用に必要なジョブネットを再実行登録してください。

15. 必要に応じて、次の作業を実施する。

項番	条件	実施する作業
1	JP1/AJS3 - Web Console を使用している場合	<p>JP1/AJS3 - Web Console の環境設定ファイル (ajs3web.conf) で、接続先マネージャーホスト名を変更し、JP1/AJS3 Web Application Server サービスを再起動します。</p> <p>環境設定ファイル (ajs3web.conf) の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 3.4.3 環境設定ファイル (ajs3web.conf) の設定項目の詳細」(Windows の場合)、またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management</p>

項番	条件	実施する作業
1	JP1/AJS3 - Web Console を使用している場合	System 3 構築ガイド 13.3.3 環境設定ファイル (ajs3web.conf) の設定項目の詳細 (Linux の場合) を参照してください。
2	JP1/AJS3 - Web Console を使用している場合で、マネージャーホストに JP1/AJS3 - Web Console をインストールしているとき	Web サーバ定義ファイル (httpsd.conf) に変更後のホスト名を設定し、JP1/AJS3 HTTP Server サービスを再起動します。 Web サーバ定義ファイル (httpsd.conf) の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 3.4.5 Web サーバ定義ファイル (httpsd.conf) の設定項目の詳細」(Windows の場合)、またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 13.3.5 Web サーバ定義ファイル (httpsd.conf) の設定項目の詳細」(UNIX の場合) を参照してください。
3	JP1/AJS3 - Web Console を使用している場合で、名称を変更しようとしているマネージャーホストのユニットを Web GUI (ジョブポータル) の [ダッシュボード] 画面の監視対象として設定しているとき	新しいホスト名でログインしたあとに監視対象を再設定します。 ログイン時の [接続ホスト名] に IP アドレスを指定している場合、再設定は不要です。
4	JP1/AJS3 - Web Console を使用している場合で、マネージャーホストに JP1/AJS3 - Web Console をインストールしている、かつ JP1/IM 連携の設定をしているとき	JP1/IM から呼び出す Web Console サーバのホスト名の設定を変更します。 JP1/IM と連携する場合の設定については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド 10.2 JP1/IM 連携時のセットアップ」を参照してください。
5	JP1/AJS3 - Web Console を使用している場合で、Web GUI (ジョブポータル) の操作制限機能を有効にしているとき	新しいホスト名で Web GUI (ジョブポータル) にログインしたあと、変更する前のホスト名で適用していた操作許可設定ファイルを再適用します。 操作許可設定ファイルの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド 15.4.2 ユーザーごとの操作制限のカスタマイズ」を参照してください。
6	JP1/AJS3 - Web Console を使用している場合で、Web Console サーバからの接続を許可するマネージャーホストのホスト名を変更したとき	JP1/AJS3 - Web Console の環境設定ファイル (ajs3web.conf) で、接続を許可するマネージャーホスト名を変更します。 環境設定ファイル (ajs3web.conf) の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 3.4.3 環境設定ファイル (ajs3web.conf) の設定項目の詳細」(Windows の場合)、またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 13.3.3 環境設定ファイル (ajs3web.conf) の設定項目の詳細」(Linux の場合) を参照してください。
7	HP NNM 連携時に、NNM の監視ホストとして使用しているホストの名称を変更する場合	監視される JP1/AJS3 がインストールされている Windows のホストで SNMP トラップの送信先を変更します。 SNMP トラップの送信先を設定する手順については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド 付録 A.2(3) SNMP トラップの送信先を設定する」を参照してください。 なお、JP1/AJS3 がインストールされているホストが UNIX の場合、SNMP トラップの送信先の設定は不要です。

(3) JP1/AJS3 - Agent のホスト名を変更する

JP1/AJS3 - Agent のホスト名を変更する前に、次のことをしておいてください。

事前準備

ホスト名を変更するエージェントホストにジョブを実行しないように検討しておく。

JP1/AJS3 - Agent のホスト名を変更する場合は、実行エージェントの運用に使用するコマンドで変更します。また、QUEUE ジョブ、サブミットジョブを使用している場合は、手順 4 も実施してください。

JP1/AJS3 - Agent のホスト名を変更する手順を次に示します。

1. 名称を変更しようとしているエージェントホストを実行先として実行登録しているジョブネットを終了し、登録解除する。

2. 名称を変更しようとしているエージェントホストの JP1/AJS3 のサービスを停止する。

JP1/AJS3 のサービスについては、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド (システム構築編) 4.2.1 JP1/AJS3 のサービスの種類」を参照してください。

JP1/AJS3 のサービスの手動での停止方法については、「6.1.2 JP1/AJS3 のサービスを手動で終了する」を参照してください。

また、JP1/AJS3 のサービスは、物理ホストと、すべての論理ホストのサービスを停止してください。

3. マネージャーホストで `ajsagtalt` コマンドを実行して、名称を変更しようとしているエージェントホストが定義された実行エージェント情報のホスト名を変更する。

`ajsagtalt` コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド `ajsagtalt`」を参照してください。

4. QUEUE ジョブ、サブミットジョブを使用している場合は、マネージャーホストで `jqagtdel` コマンドを実行し、変更前のエージェントホストを削除したあとにマネージャーホストで `jqagtadd` コマンドを実行して変更後のエージェントホストを追加する。

`jqagtdel` コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 4. 特別な運用で使用するコマンド `jqagtdel`」を参照してください。

エージェントホストを追加した直後は、同時に作成されたデフォルトキューでジョブの受付口が閉じています。必要に応じてデフォルトキューの属性を変更してください。

`jqagtadd` コマンドおよびデフォルトキューの属性の変更方法については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 4. 特別な運用で使用するコマンド `jqagtadd`」を参照してください。

5. エージェントホストのホスト名を変更する。

エージェントホスト名を変更してください。

また、クラスタシステムを運用している場合で、かつ論理ホスト名を変更したときは、変更前の論理ホスト名を削除し、変更後の論理ホスト名に対して、クラスタ運用ができるように再セットアップしてください。

Windows の場合

論理ホスト名の削除方法については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 8.2.8 論理ホストの削除」を参照してください。

クラスタシステムのセットアップ方法については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 8. クラスタ運用時のセットアップ」を参照してください。

UNIX の場合

論理ホスト名の削除方法については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 17.2.8 論理ホストの削除」を参照してください。

クラスタシステムのセットアップ方法については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 17. クラスタ運用時のセットアップ」を参照してください。

なお、エージェントホストの変更後のホスト名は、該当のエージェントと通信するほかのホスト（ジョブの実行元のマネージャーホストなど）から、名前解決できる必要があります。

それらのホストで、エージェントホストの変更後のホスト名から、IP アドレスが求まるように hosts ファイルなどを変更してください。

hosts ファイルなどの設定変更に関する注意事項は、「(1) ホスト名変更に関する注意事項」を参照してください。

6. 通信暗号化機能を使用している場合で、かつサーバ証明書の CN または SAN と異なるホスト名に変更する場合は、サーバ証明書を取得し直して再配置する。

サーバ証明書の CN または SAN と異なるホスト名に変更する場合は、サーバ証明書を取得し直して再配置する必要があります。サーバ証明書を再取得した場合で、発行元の CA が元のサーバ証明書の発行元の CA と異なるときは、さらにルート証明書の再取得と再配置も必要です。

サーバ証明書およびルート証明書の取得と配置方法については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 21.4 SSL を利用した通信の設定」を参照してください。

7. エージェントホストの JP1/AJS3 サービスをコールドスタートする。

コールドスタートの手順については、「6.2.1 JP1/AJS3 起動時の動作を一時的に変更する」を参照してください。

注意事項

変更後のエージェントホストとマネージャーホストの間で通信ができることを確認してください。

8. 手順 2 で停止したサービスを、必要に応じて起動する。

9. ジョブネットを再度実行登録して運用を再開する。

手順 1 で登録解除したジョブネットを、必要に応じて再度実行登録してください。

(4) JP1/AJS3 - Web Console のホスト名を変更する

JP1/AJS3 - Web Console のホスト名を変更する前に、次のことをしておいてください。

事前準備

ほかのホストから、ホスト名を変更する Web Console サーバに対して、次の操作をしないようにする。

- JP1/AJS3 - Web Console へのログインや操作
- API の実行

JP1/AJS3 - Web Console のホスト名を変更する際に必要な手順について説明します。

なお、ここで説明する手順は、JP1/AJS3 - Web Console と JP1/AJS3 - Manager を別々のホストにインストールした場合の手順です。JP1/AJS3 - Web Console と JP1/AJS3 - Manager を同一のホストにインストールした場合のホスト名の変更手順については、「[\(2\) JP1/AJS3 - Manager のホスト名を変更する](#)」を参照してください。

1. Web Console サーバの JP1/AJS3 HTTP Server サービスと JP1/AJS3 Web Application Server サービスを停止する。

2. Web Console サーバのホスト名を変更する。

Web Console サーバのホスト名を変更してください。

なお、Web Console サーバのホスト名は、該当のサーバと通信するほかのホスト（Web GUI からログインする端末など）から、名前解決できる必要があります。

それらのホストで、Web Console サーバの変更後のホスト名から IP アドレスが求まるように hosts ファイルなどを変更してください。

hosts ファイルなどの設定変更に関する注意事項は、「[\(1\) ホスト名変更に関する注意事項](#)」を参照してください。

3. 通信暗号化機能を使用している場合で、かつサーバ証明書の CN または SAN と異なるホスト名に変更する場合は、サーバ証明書を取得し直して再配置する。

サーバ証明書の CN または SAN と異なるホスト名に変更する場合は、サーバ証明書を取得し直して再配置する必要があります。サーバ証明書を再取得した場合で、発行元の CA が元のサーバ証明書の発行元の CA と異なるときは、さらにルート証明書の再取得と再配置も必要です。

サーバ証明書およびルート証明書の取得と配置方法については、マニュアル「[JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 21.4 SSL を利用した通信の設定](#)」を参照してください。

4. Web サーバ定義ファイル (httpsd.conf) に、変更後のホスト名を設定する。

Web サーバ定義ファイル (httpsd.conf) の詳細については、マニュアル「[JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 3.4.5 Web サーバ定義ファイル \(httpsd.conf\) の設定項目の詳細](#)」(Windows の場合)、またはマニュアル「[JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 13.3.5 Web サーバ定義ファイル \(httpsd.conf\) の設定項目の詳細](#)」(UNIX の場合)を参照してください。

5. JP1/IM 連携時に、JP1/IM から呼び出す Web Console サーバのホスト名の設定を変更する。

JP1/IM と連携する場合の設定については、マニュアル「[JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド 10.2 JP1/IM 連携時のセットアップ](#)」を参照してください。

6. Web Console サーバの JP1/AJS3 HTTP Server サービスと JP1/AJS3 Web Application Server サービスを起動する。

(5) JP1/AJS3 - View のホスト名を変更する

JP1/AJS3 - View のホスト名を変更する手順を次に示します。

1. JP1/AJS3 - View からログオフする。
2. JP1/AJS3 - View ホストのホスト名を変更する。
3. 必要に応じて、JP1/AJS3 - View を起動して JP1/AJS3 - Manager ホストに接続する。
JP1/AJS3 - View の [ログイン] 画面の [接続ホスト名] に IP アドレスを指定して、JP1/AJS3 - Manager の物理ホストに接続する場合は、必ず物理ホスト名に対応した IP アドレスで接続してください。

7.9.2 JP1/AJS3 が動作しているホストの IP アドレスを変更する

JP1/AJS3 が動作しているホストの IP アドレスを変更する場合や、実ホスト名から求まる IP アドレスを変更する場合の手順を、JP1/AJS3 - Manager, JP1/AJS3 - Agent, JP1/AJS3 - Web Console, および JP1/AJS3 - View の場合に分けて説明します。

(1) IP アドレス変更に関する注意事項

- 実ホスト名から求まる IP アドレスの変更とは、hosts ファイル、DNS、jp1hosts 情報、および jp1hosts2 情報を変更し、実行ホスト名に対する名前解決の結果として求まる IP アドレスを変更する場合を指します。
- 運用中のホストの jp1hosts 情報または jp1hosts2 情報を変更する場合、または DNS サーバの IP アドレスを変更する場合、変更後の IP アドレスは、JP1/AJS3 の再起動後に JP1/AJS3 に反映されます。そのため、JP1/AJS3 を停止しないで IP アドレスを変更すると、変更前の IP アドレスで通信を試み、ジョブの異常終了などの現象が発生することがあります。IP アドレスを変更する前に、JP1/AJS3 サービスを停止してください。ただし、新たに jp1hosts2 情報を追加する場合は、JP1/AJS3 サービスの停止は不要です。
- 運用中のホストに対して、IPv4/IPv6 プロトコルをインストール・アンインストールしたり、IPv4/IPv6 プロトコルの有効/無効を変更したりする場合、JP1/AJS3 サービスを停止してから操作してください。

(2) JP1/AJS3 - Manager の IP アドレスを変更する

JP1/AJS3 - Manager の IP アドレスを変更する前に、次のことをしておいてください。

事前準備

- ほかのホストから、IP アドレスを変更するマネージャーホストに対して次の操作をしないようにする。
 - JP1/AJS3 - View や JP1/AJS3 - Web Console からのログインや操作
 - API の実行
 - リモートコマンドの実行
 - リモートジョブネットの実行
 - IP アドレスを変更するマネージャーホストをジョブの実行先としたジョブの実行
 - IP アドレスを変更するマネージャーホストとのジョブネットコネクタや接続先のジョブネットを使用した、異なるスケジューラサービス間のルートジョブネットの実行順序制御

- キューレスジョブを実行していないことを確認する。

エージェントホストでのキューレスジョブの実行中に、マネージャーホストの IP アドレスを変更した場合、マネージャーホストではジョブの終了状態が「終了状態不明」になります。IP アドレスを変更する場合は、必ず、キューレスジョブを実行していないことを確認してください。また、ジョブの終了状態が「終了状態不明」になった場合は、エージェントホストのキューレスログファイルからジョブの終了状態を確認してください。

JP1/AJS3 - Manager の IP アドレスを変更する手順を次に示します。

1. JP1/AJS3 - View および JP1/AJS3 - Web Console からログオフする。

2. マネージャーホストの JP1/AJS3 のサービスを停止する。

JP1/AJS3 のサービスについては、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編） 4.2.1 JP1/AJS3 のサービスの種類」を参照してください。

JP1/AJS3 のサービスの手動での停止方法については、「6.1.2 JP1/AJS3 のサービスを手動で終了する」を参照してください。

また、JP1/AJS3 のサービスは、物理ホストと、すべての論理ホストのサービスを停止してください。

3. 必要に応じて次の作業を実施する。

項番	条件	実施する作業
1	次のすべてを満たす場合 <ul style="list-style-type: none"> • JP1/AJS3 - Web Console の Web GUI（ジョブポータル）の操作制限機能を使用している • マネージャーホストに IP アドレスを指定してログインしている 	<ul style="list-style-type: none"> • 操作許可設定ファイルのバックアップ <p>マネージャーホストの IP アドレスを変更する前に、マネージャーホストに適用している操作許可設定ファイルのバックアップを取得してください。</p> <p>操作許可設定ファイルの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド 15.4.2 ユーザーごとの操作制限のカスタマイズ」を参照してください。</p>

4. マネージャーホストの IP アドレスを変更する。

マネージャーホストの IP アドレスを変更します。

なお、変更後の IP アドレスは、該当のマネージャーホストと通信するほかのホスト（JP1/AJS3 - View ホスト、JP1/AJS3 - Web Console サーバ、ジョブの実行先のエージェントホスト、リモートジョブネットなどの実行元のほかのマネージャーホストなど）から、名前解決できる必要があります。

それらのホストで、マネージャーホスト名から変更した IP アドレスが求まるように hosts ファイルなどを変更してください。

hosts ファイルなどの設定変更に関する注意事項は、「(1) IP アドレス変更に関する注意事項」を参照してください。

5. 必要に応じて次の作業を実施する。

項番	条件	実施する作業
1	次のすべてを満たす場合 <ul style="list-style-type: none"> JP1/AJS3 - Web Console の接続先ホスト制限機能を使用している 接続を許可するマネージャーホストに IP アドレスを指定している 	<ul style="list-style-type: none"> 環境設定ファイルの再設定 環境設定ファイル (ajs3web.conf) を変更する必要があります。環境設定ファイル (ajs3web.conf) の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 3.4.3 環境設定ファイル (ajs3web.conf) の設定項目の詳細」(Windows の場合)、またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 13.3.3 環境設定ファイル (ajs3web.conf) の設定項目の詳細」(Linux の場合) を参照してください。
2	次のすべてを満たす場合 <ul style="list-style-type: none"> ほかのマネージャーホストから、IP アドレスを変更したマネージャーホストに対して、イベントジョブを実行したことがある 名前解決に使用するエージェントホスト情報の変更オプションを有効にしている 	<ul style="list-style-type: none"> イベントジョブの名前解決の再設定 イベントジョブの実行先を、IP アドレスを変更したマネージャーホストとしている、ほかのマネージャーホスト上で次のどちらかの操作が必要です。 <ul style="list-style-type: none"> JP1/AJS3 サービスを再起動する。 ajsagtdel コマンドおよびajsagtadd コマンドを実行して、IP アドレスを変更したマネージャーホストが実行ホストとして定義されている実行エージェントを、マネージャーホストに再登録する。なお、名前解決に使用するエージェントホスト情報の変更オプションを有効にしている場合は、ほかのマネージャーホスト上での作業は不要です。 <p>名前解決に使用するエージェントホスト情報の変更オプションについては、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 6.3.18 名前解決に使用するエージェント情報の変更オプションの設定方法」(Windows の場合)、またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 15.3.17 名前解決に使用するエージェント情報の変更オプションの設定方法」(UNIX の場合) を参照してください。</p>

6. 手順 2 で停止したサービスを、必要に応じて起動する。

JP1/AJS3 - View の [ログイン] 画面の [接続ホスト名] に IP アドレスを指定して、JP1/AJS3 - Manager の物理ホストに接続する場合は、必ず物理ホスト名に対応した IP アドレスで接続してください。

7. 必要に応じて次の作業を実施する。

項番	条件	実施する作業
1	次のすべてを満たす場合	<ul style="list-style-type: none"> 操作許可設定ファイルの再設定 変更後のマネージャーホストの IP アドレスで Web GUI (ジョブポータル) にログインし、バックアップしておいた操作許可設定

項番	条件	実施する作業
1	<ul style="list-style-type: none"> JP1/AJS3 - Web Console の Web GUI (ジョブポータル) の操作制限機能を使用している JP1/AJS3 - Web Console のログイン画面の [接続ホスト名] に IP アドレスを指定してログインしている 	<p>ファイルを適用してください。操作許可設定ファイルの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド 15.4.2 ユーザーごとの操作制限のカスタマイズ」を参照してください。</p>
2	<p>次のすべてを満たす場合</p> <ul style="list-style-type: none"> JP1/AJS3 - Web Console の [ダッシュボード] 画面の詳細情報エリアに監視対象のユニットを表示している JP1/AJS3 - Web Console のログイン画面の [接続ホスト名] に IP アドレスを指定してログインしている 	<ul style="list-style-type: none"> 監視対象のユニットの再設定 <p>条件を満たす場合、マネージャーホストの変更後の IP アドレスでマネージャーホストにログインすると、IP アドレス変更前に詳細情報エリアに表示されていた監視対象ユニットが非表示になります。このため、変更後の IP アドレスでログインしたあとに [監視対象設定] ダイアログボックスで監視したいユニットを選択して、詳細情報エリアに監視対象ユニットを表示するようにしてください。</p>
3	<p>次のすべてを満たす場合</p> <ul style="list-style-type: none"> JP1/AJS3 - View の [JP1/AJS3 - View] ウィンドウ (サマリー監視画面) の監視対象一覧に監視対象ユニットを表示している JP1/AJS3 - View の [ログイン] 画面の [接続ホスト名] に IP アドレスを指定してログインしている 	<ul style="list-style-type: none"> 監視対象ユニットの再設定 <p>条件を満たす場合、マネージャーホストの変更後の IP アドレスでマネージャーホストにログインすると、監視対象一覧に表示されていた監視対象ユニットが表示されなくなります。このため、変更後の IP アドレスでログインしたあとに [監視対象選択] ダイアログボックスで監視したいユニットを選択して、監視対象一覧に監視対象ユニットを表示するようにしてください。</p>

(3) JP1/AJS3 - Agent の IP アドレスを変更する

JP1/AJS3 - Agent の IP アドレスを変更する前に、次のことをしておいてください。

事前準備

ほかのホストから、IP アドレスを変更するエージェントホストにジョブを実行しないように検討しておく。

JP1/AJS3 - Agent の IP アドレスを変更する手順を次に示します。

1. エージェントホストの JP1/AJS3 のサービスを停止する。

JP1/AJS3 のサービスについては、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド (システム構築編) 4.2.1 JP1/AJS3 のサービスの種類」を参照してください。

JP1/AJS3 のサービスの手動での停止方法については、「[6.1.2 JP1/AJS3 のサービスを手動で終了する](#)」を参照してください。

また、JP1/AJS3 のサービスは、物理ホストと、すべての論理ホストのサービスを停止してください。

2. エージェントホストの IP アドレスを変更する。

エージェントホストの IP アドレスを変更します。

なお、エージェントホストの IP アドレスは、該当のエージェントと通信するほかのホスト (ジョブの実行元のマネージャーホストなど) から、名前解決できる必要があります。

それらのホストで、エージェントホスト名から変更した IP アドレスが求まるように hosts ファイルなどを変更してください。

hosts ファイルなどの設定変更に関する注意事項は、「(1) IP アドレス変更に関する注意事項」を参照してください。

3. 必要に応じて次の作業を実施する。

項番	条件	実施する作業
1	次のすべてを満たす場合 <ul style="list-style-type: none">IP アドレスを変更したエージェントホストでイベントジョブを実行したことがある名前解決に使用するエージェントホスト情報の変更オプションを有効にしている	<ul style="list-style-type: none">イベントジョブの名前解決の再設定 イベントジョブを定義しているマネージャーホスト上で次のどちらかの操作が必要です。<ul style="list-style-type: none">JP1/AJS3 サービスを再起動する。ajsagtdel コマンドおよびajsagtadd コマンドを実行して、IP アドレスを変更したエージェントホストが実行ホストとして定義されている実行エージェントを、マネージャーホストに再登録する。なお、名前解決に使用するエージェントホスト情報の変更オプションを有効にしている場合は、マネージャーホスト上での作業は不要です。 <p>名前解決に使用するエージェントホスト情報の変更オプションについては、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 6.3.18 名前解決に使用するエージェント情報の変更オプションの設定方法」(Windows の場合)、またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 15.3.17 名前解決に使用するエージェント情報の変更オプションの設定方法」(UNIX の場合)を参照してください。</p>
2	IP アドレスを変更したエージェントと通信を行うマネージャーホストで、接続元制限機能を有効にしている場合	<ul style="list-style-type: none">接続元制限の再設定 接続許可設定ファイルの変更が必要です。 接続先のマネージャーホストで、マネージャー用接続許可設定ファイルの IP アドレスを変更して、jajs_pmtcon コマンドを実行してください。 <p>接続を許可する IP アドレスを変更する手順については、「7.11.2 JP1/AJS3 への接続を許可する接続元を変更する」を参照してください。</p>

4. 手順 1 で停止したサービスを、必要に応じて起動する。

(4) JP1/AJS3 - Web Console の IP アドレスを変更する

JP1/AJS3 - Web Console の IP アドレスを変更する前に、次のことをしておいてください。

事前準備

ほかのホストから、IP アドレスを変更する Web Console サーバに対して、次の操作をしないようにする。

- JP1/AJS3 - Web Console へのログインや操作
- API の実行

JP1/AJS3 - Web Console の IP アドレスを変更する手順を次に示します。

1. Web GUI からログオフする。
2. JP1/AJS3 - Web Console のホストで次のサービスが起動中であれば停止する。

- JP1/AJS3 Web Application Server サービス
- JP1/AJS3 HTTP Server サービス

3. JP1/AJS3 - Web Console のホストの IP アドレスを変更する。

Web Console サーバの IP アドレスを変更します。

なお、Web Console サーバの IP アドレスは、該当のサーバと通信するほかのホスト（Web GUI からログインする端末など）から、名前解決できる必要があります。

それらのホストで、Web Console サーバのホスト名から変更した IP アドレスが求まるように hosts ファイルなどを変更してください。

hosts ファイルなどの設定変更に関する注意事項は、「(1) IP アドレス変更に関する注意事項」を参照してください。

4. 必要に応じて次の作業を実施する。

項番	条件	実施する作業
1	IP アドレスを変更した Web Console サーバと通信を行うマネージャーホストで、接続元制限機能を有効にしている場合	<ul style="list-style-type: none">• 接続元制限の再設定 JP1/AJS3 - Web Console の接続先のマネージャーホストで接続元制限を有効にしている場合、接続許可設定ファイルの変更が必要です。 接続先のマネージャーホストで、マネージャー用接続許可設定ファイルの IP アドレスを変更して、jajs_pmtcon コマンドを実行してください。 接続を許可する IP アドレスを変更する手順については、「7.11.2 JP1/AJS3 への接続を許可する接続元を変更する」を参照してください。

5. 手順 2 で停止したサービスを、必要に応じて起動する。

(5) JP1/AJS3 - View の IP アドレスを変更する

JP1/AJS3 - View の IP アドレスを変更する手順を次に示します。

1. JP1/AJS3 - View からログオフする。
2. JP1/AJS3 - View ホストの IP アドレスを変更する。
3. 必要に応じて次の作業を実施する。

項番	条件	実施する作業
1	JP1/AJS3 - View の接続先のマネージャーホストで、接続元制限機能を有効にしている場合	<ul style="list-style-type: none"> 接続元制限の再設定 接続先のマネージャーホストで、マネージャー用接続許可設定ファイルの IP アドレスを変更して、jajs_pmtcon コマンドを実行してください。 接続を許可する IP アドレスを変更する手順については、「7.11.2 JP1/AJS3 への接続を許可する接続元を変更する」を参照してください。

4. 必要に応じて、JP1/AJS3 - View を起動してマネージャーホストに接続する。

JP1/AJS3 - View の [ログイン] 画面の [接続ホスト名] に IP アドレスを指定して、JP1/AJS3 - Manager の物理ホストに接続する場合は、必ず物理ホスト名に対応した IP アドレスで接続してください。

7.9.3 システムの日時を変更する

(1) JP1/AJS3 - Manager および JP1/AJS3 - Agent の場合

JP1/AJS3 - Manager および JP1/AJS3 - Agent の運用中にシステムの日時を変更する手順について説明します。

JP1/AJS3 サービスを起動したあとにシステムの日時を大幅に変更すると、ジョブネットの実行スケジュールに影響を与えます。大幅に日時を変更する必要がある場合は、JP1/AJS3 サービスが停止している状態で作業してください。時刻を戻したときは、戻す前の時刻になるまで待ってから起動してください。戻す前の時刻になるまで待たないで起動するときは、データベース環境を再構築したあと、JP1/AJS3 サービスをコールドスタートで起動してください。

なお、時刻を合わせるために、ホストのシステム時刻を、NTP (Network Time Protocol) などですこずつ変更する場合、この項で紹介する手順に示しているサービスの停止やコールドスタートは不要です。NTP など時刻を合わせる場合は、同一時刻が発生しないようにミリ秒単位で補正してください。

また、JP1/AJS3 - Agent Minimal Edition を運用しているホストでシステム時刻を変更する場合、1日に実行できるジョブ数に影響します。JP1/AJS3 - Agent Minimal Edition でシステム時刻を変更する場合の注意事項については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド (システム構築編) 付録 G.4(2) システム時刻を変更する場合」を参照してください。

(a) 遅れているシステムの時刻を進める場合

システムの時刻を現在時刻まで進める手順を次に示します。

1. JP1/AJS3 サービスを終了する。
2. システムの時刻を進ませる。

3. JP1/AJS3 サービスを開始する。

(b) 進んでいるシステムの時刻を戻し、変更前の時刻になるまで待つ場合

システムの時刻を現在時刻に戻す手順を次に示します。

1. JP1/AJS3 サービスを終了する。

2. システムの時刻を戻す。

3. システムの時刻が時刻を戻す前の時刻に達したら、JP1/AJS3 サービスを開始する。

例えば、手順 2 で「02:00」を「01:00」に戻した場合、システムの時刻が「02:00」になってから、JP1/AJS3 サービスを開始します。

(c) 進んでいるシステムの時刻を戻し、すぐに JP1/AJS3 を起動する場合

システムの時刻を現在時刻に戻したあと、すぐに JP1/AJS3 を起動する手順を次に示します。この場合、次回の JP1/AJS3 の起動時刻が JP1/AJS3 の停止より前の時刻になるため、JP1/AJS3 - Manager ではデータベース環境の再構築が必要です。

1. JP1/AJS3 サービスを終了する。

2. 稼働状況レポートの出力機能を有効にしている場合は、稼働状況ログファイルを削除する。

詳細については、「[5.3.1 稼働状況レポートの出力機能の概要](#)」を参照してください。

3. システムの時刻を戻す。

4. データベース環境を再構築する。

詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 23.4.1(6) 組み込み DB の再セットアップ」を参照してください。

5. JP1/AJS3 サービスをコールドスタートで開始する。

注意事項

- JP1/AJS3 - Agent のシステムの時刻を戻した場合、時刻を戻したホストで、JP1 イベント受信監視実行前のイベント検索はできません。
- ジョブ定義の、ジョブの終了判定の条件に「ファイルが更新されれば正常」を指定していて、かつ日時を変更したあと、実際のファイル作成日時よりも前にファイルを更新した場合は、ファイル更新を検知できずにジョブが異常終了することがあります。終了判定では、ジョブ開始時に取得したファイル更新日時とジョブ終了時に取得したファイル更新日時を比較します。

例えば、毎日 11:00 にジョブを開始し、12:00 にファイルを更新したあと、13:00 にジョブが終了して終了判定する運用をしています。10月10日の14:00にJP1/AJS3サービスを停止し、システム日時を10月9日の10:00に変更します。ジョブ開始時の10月9日の11:00に取得したファイル更新日時は、システム日時を変更する前のジョブで更新した10月10日の12:00であり、ジョブ終了時の10月9日の13:00に取得したファイル更新日時は、システム日時を変更したあと

のジョブで更新した 10 月 9 日の 12:00 です。終了判定でファイル更新を検知しないため、正常終了と認識されません。このため、JP1/AJS3 サービスが停止している状態で日時を変更したあと、手動でファイルを更新し直すなど、ジョブ実行前にファイル更新日時を現在のシステム日時に合わせておく必要があります。

(2) JP1/AJS3 - Web Console の場合

JP1/AJS3 - Web Console のシステム日時を変更する手順を次に示します。なお、このシステム日時の変更にはシステムのタイムゾーン変更も含まれます。

1. JP1/AJS3 - Web Console のサービスを終了する。

次の二つのサービスを終了します。

- JP1/AJS3 HTTP Server サービス
- JP1/AJS3 Web Application Server サービス

2. システム日時を変更する。

システム日時を過去の日時に変更した場合、作業ファイル格納ディレクトリを削除します。作業ファイル格納ディレクトリは次のディレクトリです。

Windows の場合

Web Console サーバ用システムファイルフォルダ¥rcmd

UNIX の場合

Web Console サーバ用システムファイルディレクトリ/rcmd

3. JP1/AJS3 - Web Console のサービスを開始する。

次の二つのサービスを開始します。

- JP1/AJS3 Web Application Server サービス
- JP1/AJS3 HTTP Server サービス

7.9.4 夏時間対応のタイムゾーンで JP1/AJS3 を運用する


夏時間対応のタイムゾーンで JP1/AJS3 を運用すると、次に示す開始時間に影響があります。

- JP1/AJS3 - View からジョブネットを実行登録した場合のジョブネット開始時間
- ajsentry コマンドでジョブネットを実行登録した場合のジョブネット開始時間
- jpqjobsub コマンドで-st オプションを指定してサブミットジョブを登録した場合のジョブ実行開始時間
- ジョブ情報削除処理の処理開始時間

次に、標準時間帯から夏時間帯への切り替え、および夏時間帯から標準時間帯への切り替えに伴う影響について説明します。各処理の開始時間は、時間帯の切り替えに伴う影響を考慮して設定してください。夏

時間対応のタイムゾーンの例として 1994 年のアメリカ東海岸のタイムゾーン (TZ = EST5EDT) を次の図に示します。

図 7-22 標準時間と夏時間の切り替え例



補足事項

表示時間は標準時間と夏時間の切り替えによって変更されますが、時間の流れは連続しています。

標準時間帯の 4/7 1:59:59 の 1 秒後が、夏時間帯の 4/7 3:00:00 となります。また、夏時間帯の 10/27 1:59:59 の 1 秒後が、標準時間帯の 10/27 1:00:00 となります。

(1) 標準時間帯から夏時間帯への切り替え

標準時間帯から夏時間帯へ運用が切り替わる場合、各処理の開始設定時間、および標準時間帯から夏時間帯への切り替え時間によって、開始時間が決まります。各処理の開始時間について図 7-22 を例に説明します。標準時間帯の 4/7 2:00:00 になると夏時間帯の 4/7 3:00:00 へ切り替わるため (図 7-22 の(1) 4/7 1:59:59 → 4/7 3:00:00)、標準時間帯の 2:00:00 から 2:59:59 は省略されることとなります。この間に処理を開始するように設定した場合、夏時間帯の 3:00:00 に開始することとなります。また、標準時間帯の 3:00:00 以降に開始するように設定した場合、切り替え後の夏時間でも 3:00:00 以降に開始します。この場合、実際の相対的な開始時間よりも 1 時間早く開始することとなります。標準時間帯から夏時間帯への切り替え時のスケジュールを次の表に示します。

表 7-8 標準時間帯から夏時間帯への切り替え時スケジュール

開始時間設定	~ 1:59:59	2:00:00 ~ 2:59:59	3:00:00 ~
実際の開始時刻	標準時間帯 ~ 1:59:59 で実行	夏時間帯 3:00:00 で実行	夏時間帯 3:00:00 ~で実行

(2) 夏時間帯から標準時間帯への切り替え

夏時間帯から通常時間帯へ運用が切り替わる場合、関連する各処理の開始時間は、各処理の開始設定時間、および夏時間帯から標準時間帯への切り替え時間によって決まります。各処理の開始時間について図 7-22 を例に説明します。夏時間帯の 10/27 2:00:00 になると標準時間帯の 10/27 1:00:00 に切り替わるため

(図 7-22 の(2) 10/27 1:59:59 → 10/27 1:00:00), 標準時間帯の 1:00:00~2:00:00 の時間帯が増えることとなりますが, 夏時間帯の 1:00:00~1:59:59 に開始を設定した処理は, 夏時間帯の時間帯で処理が開始されるため, 標準時間帯で再度開始することはありません。夏時間帯の 2:00:00 以降に処理を開始するように設定した場合, 切り替え後の標準時間帯でも 2:00:00 以降に開始します。この場合, 実際の相対的な開始時間よりも 1 時間遅く開始することとなります。夏時間帯から標準時間帯への切り替え時のスケジュールを次の表に示します。

表 7-9 夏時間帯から標準時間帯への切り替え時スケジュール

開始時間設定	~ 0:59:59	1:00:00 ~ 1:59:59	2:00:00 ~
実際の開始時刻	夏時間帯 ~ 0:59:59 で実行	夏時間帯 1:00:00 ~ 1:59:59 で実行	標準時間帯 2:00:00 ~で実行

注意事項

- JP1/AJS3 - View と JP1/AJS3 - Manager を異なるホストで運用する場合, JP1/AJS3 - Manager と JP1/AJS3 - View のタイムゾーンを合わせるようにしてください。詳細については, マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド (システム構築編) 2.2.2(2) 複数のマネージャーホストで運用する場合」およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド (システム構築編) 4.2.1 JP1/AJS3 のサービスの種類」の注意事項を参照してください。
- `ajsentry` コマンドでジョブネットを実行登録した場合は, `ajsentry` コマンド実行時のタイムゾーンの時間帯に従います。詳細については, マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド (システム構築編) 2.2.2(2) 複数のマネージャーホストで運用する場合」を参照してください。
- `jqjjobsub` コマンドの `-st` オプションを指定してサブミットジョブを登録した場合, ジョブの実行開始時間はジョブを登録するマネージャーホストのタイムゾーンに従います。

(3) 切り替え時刻をまたがるユニットの時刻表示

(a) 開始 (予定) 時刻と終了 (予定) 時刻の表示

夏時間対応のタイムゾーンで JP1/AJS3 を運用している場合, 開始 (予定) 時刻と終了 (予定) 時刻は, それぞれが該当する時間帯の時刻で表示されます。このため, ユニットの開始 (予定) 時刻と終了 (予定) 時刻が標準時間帯と夏時間帯の切り替え時刻をまたがっている場合, 実際の実行時間とは異なるように見えます。

図 7-22 を例に説明すると, 次のように表示されます。なお, 実行時間はすべて 20 分です。

表 7-10 標準時間帯から夏時間帯に切り替わる場合の例

タイムゾーン	開始 (予定) 時刻	終了 (予定) 時刻	実行時間
夏時間非対応のタイムゾーン	4/7 1:50:00	4/7 2:10:00	20 分

タイムゾーン	開始（予定）時刻	終了（予定）時刻	実行時間
夏時間対応のタイムゾーン	4/7 1:50:00	4/7 3:10:00	20分

開始（予定）時刻の段階では標準時間で運用しているため、標準時間帯の時刻で表示されます。終了（予定）時刻の段階では夏時間帯に切り替わっているため、実際の相対的な時刻よりも、時刻が進んでいるように見えます。

表 7-11 夏時間帯から標準時間帯に切り替わる場合の例

タイムゾーン	開始（予定）時刻	終了（予定）時刻	実行時間
夏時間非対応のタイムゾーン	10/27 0:50:00	10/27 1:10:00	20分
夏時間対応のタイムゾーン	10/27 1:50:00	10/27 1:10:00	20分

開始（予定）時刻の段階では夏時間で運用しているため、夏時間帯の時刻で表示されます。終了（予定）時刻の段階では標準時間帯に切り替わっているため、実際の相対的な時刻で表示されますが、時刻が戻っているように見えます。

(b) 実行スケジュールの時間帯の表示

夏時間対応のタイムゾーンで JP1/AJS3 を運用している場合、標準時間帯と夏時間帯の切り替え時刻をまたがっている日を、JP1/AJS3 - View の [デイリースケジュール] ウィンドウ、および JP1/AJS3 - Web Console の [ダッシュボード] 画面の [チャート] タブで表示すると、ジョブやジョブネットの実行スケジュールの時間帯の表示が、実際の開始時刻や終了（予定）時刻と一致しません。これは、実際の開始時刻や終了（予定）時刻の表示は夏時間対応のタイムゾーンに従って表示されるのに対して、実行スケジュールは基準時刻からの相対的な時間に従って表示されるためです。実際の開始時刻や終了（予定）時刻は、[デイリースケジュール] ウィンドウの実行結果リスト、および [ダッシュボード] 画面の [リスト] タブでそれぞれ確認してください。

図 7-22 を例に説明すると、次のように表示されます。なお、実行スケジュールの時間帯を 24 時間（48 時間）で区切って表示している数字を、便宜上インデクスと表現しています。

■ 標準時間帯から夏時間帯に切り替わる場合

夏時間非対応のタイムゾーンおよび夏時間対応のタイムゾーンにおける、インデクスと表示する時間帯の関係は次のとおりです。夏時間対応のタイムゾーンでは、3:00 以降の実行スケジュールが、1 時間前の時刻として表示されているように見えます。

表 7-12 標準時間帯から夏時間帯に切り替わる場合のインデクスと表示する時間帯の関係

タイムゾーン	インデクス				
	0	1	2	3	...
夏時間非対応のタイムゾーン	0:00:00~0:59:59	1:00:00~1:59:59	2:00:00~2:59:59	3:00:00~3:59:59	...

タイムゾーン	インデクス				
	0	1	2	3	...
夏時間対応のタイムゾーン	0:00:00~0:59:59* 1	1:00:00~1:59:59* 1	3:00:00~3:59:59* 2	4:00:00~4:59:59* 2	...

注※1

標準時間帯の時刻表示

注※2


夏時間帯の時刻表示

標準時間帯から夏時間帯に切り替わる場合の、実行スケジュールおよび画面表示の関係の例を、次に示します。

■実行スケジュール

ユニット名	開始（予定）時刻	終了（予定）時刻
ジョブネット	4/7 1:30:00※1	4/7 4:30:00※2
ジョブA	4/7 1:30:00※1	4/7 3:30:00※2
ジョブB	4/7 3:30:00※2	4/7 4:30:00※2

■標準時間帯から夏時間帯に切り替わる時の画面表示



注※1 標準時間帯の時刻表示

注※2 夏時間帯の時刻表示

■夏時間帯から標準時間帯に切り替わる場合

夏時間非対応のタイムゾーンおよび夏時間対応のタイムゾーンにおける、インデクスと表示する時間帯の関係は次のとおりです。夏時間対応のタイムゾーンでは、標準時間帯に切り替わったあとの1:00以降の実行スケジュールが、1時間後の時刻として表示されているように見えます。

表 7-13 夏時間帯から標準時間帯に切り替わる場合のインデクスと表示する時間帯の関係

タイムゾーン	インデクス				
	0	1	2	3	...
夏時間非対応のタイムゾーン	0:00:00~0:59:59	1:00:00~1:59:59	2:00:00~2:59:59	3:00:00~3:59:59	...
夏時間対応のタイムゾーン	0:00:00~0:59:59 ^{※2} 2	1:00:00~1:59:59 ^{※2} 2	1:00:00~1:59:59 ^{※2} 1	2:00:00~2:59:59 ^{※2} 1	...

注※1

標準時間帯の時刻表示

注※2


夏時間帯の時刻表示

夏時間帯から標準時間帯に切り替わる場合の、実行スケジュールおよび画面表示の関係の例を、次に示します。

■実行スケジュール

ユニット名	開始（予定）時刻	終了（予定）時刻
ジョブネット	10/27 1:30:00 ^{※2}	10/27 2:30:00 ^{※1}
ジョブA	10/27 1:30:00 ^{※2}	10/27 1:30:00 ^{※1}
ジョブB	10/27 1:30:00 ^{※1}	10/27 2:30:00 ^{※1}

■夏時間帯から標準時間帯に切り替わる時の画面表示



注※1 標準時間帯の時刻表示

注※2 夏時間帯の時刻表示

7.9.5 イベントジョブを使用した DNS 運用時に FQDN 形式のホスト名での運用に変更する


ここでは、DNS 環境でイベントジョブを使用していて、イベントジョブの実行エージェント名として FQDN (Fully Qualified Domain Name) 形式のホスト名を使用したい場合に必要な変更手順について説明します。

イベントジョブを使用している場合、同一ネットワーク内および複数ドメインをまたがる環境でホスト名が重複しない場合、またはイベントジョブを使用しない場合は、特に設定する必要はありません。

DNS 環境での運用および設定変更の要否については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド (システム構築編) 2.3.8 DNS 環境での運用」を参照してください。

DNS 環境で FQDN 形式のホスト名による運用に変更する場合の作業の流れを次に示します。

図 7-23 FQDN 形式のホスト名に変更するときの作業の流れ



DNS 運用時に FQDN 形式のホスト名で運用する場合に、マネージャーからエージェントに送るマネージャーホスト名を「FQDN 形式のホスト名」にするための設定手順を次に示します。

1. 実行中のイベントジョブおよび起動条件付きジョブネットを強制終了する。
2. マネージャーホストの JP1/AJS3 サービスを停止する。

Windows の場合

Windows の [コントロールパネル] の [管理ツール] で [サービス] を選択し、次に示すサービスを停止します。

- ・ JP1/AJS3 サービス

UNIX の場合

次のコマンドを実行して、プロセスがすべて停止していることを確認します。

なお、/etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop については、自動停止の設定がされているかを事前に確認してください。

```
# /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status
```

3. マネージャーホストで次のコマンドを実行して、環境設定パラメーターを設定する。

```
jajs_config -k "[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}¥JP1AJS2¥SCHEDULER¥EV¥MANAGER]" "DNSEstablish"
="Y"
```

DNS 運用時に FQDN 形式のホスト名で運用する場合は、「Y」を指定します。「Y」の部分「N」に置き換えると、FQDN 形式のホスト名で運用されません。この場合、エージェントへは FQDN 形式のホスト名ではなく、マネージャーホスト名^{*1}を送ります。デフォルトは「N」です。

4. すべてのエージェントホストで、マネージャーホストの FQDN 形式のホスト名を名前解決できるようにする。
5. マネージャーホストで、すべてのエージェントホストの FQDN 形式のホスト名を名前解決できるようにする。
6. マネージャーホストの JP1/AJS3 を再起動する。
手順 3 で設定した内容が反映されます。
7. エージェントホストの JP1/AJS3 サービスを停止する。
8. エージェントホストで jpoagoec コマンドを実行する。

エージェントホストでは、一度通信したマネージャーホスト名を記憶しています。エージェントホストが記憶しているマネージャーホスト名を確認するには、エージェントホストで jpoagoec -p コマンドを実行します。その結果、FQDN 形式に変更する前のマネージャーホスト名が出力された場合は、jpoagoec -d コマンドを実行して、記憶しているマネージャーホスト名^{*1}を削除する必要があります^{*2}。

jpoagoec コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド jpoagoec」を参照してください。

9. エージェントホストの JP1/AJS3 を再起動する。

注※1

「マネージャーホスト名」とは、次の方法で確認できる名前です。

物理ホストの場合

マネージャーホスト上で `hostname` コマンドを実行すると出力される名前。

論理ホストの場合

- Windows のとき
マネージャーホストの [コントロールパネル] で [サービス], または [管理ツール] - [サービス] を選択し, 表示されるサービス名の JP1/AJS3_xxxxx の xxxxx 部分に表示されるホスト名。
- UNIX のとき
`ps` コマンドを実行し, `jajs_spm` プロセスと一緒に表示されるホスト名。

注※2

マネージャーホスト名を削除しないで, エージェントホストの JP1/AJS3 サービスを起動してイベントジョブを実行すると, エージェントホストは一つのマネージャーホストに対して「ホスト名」と「FQDN形式のホスト名」の二つのマネージャーホスト名を記憶してしまいます。そのような状態で JP1/AJS3 - Manager を運用すると, イベントジョブを実行した場合に, 次の問題が発生するおそれがあります。

- 起動条件付きジョブネットを実行したままマネージャーホストの JP1/AJS3 サービスを再起動した場合に, そのあとに発生した監視対象のイベントを重複して検知する。
- イベントジョブ実行継続オプションを有効にしている状態で, イベントジョブを実行したままマネージャーホストの JP1/AJS3 サービスをホットスタートで再起動した場合に, 一つのイベントに対して不当に複数回イベントを検知する。

このような問題を回避するために, エージェントホストの JP1/AJS3 サービスを起動する前に, `jpoagoc` コマンドを実行して記憶しているマネージャーホスト名を削除してください。

7.9.6 システムの言語環境を変更する

システムの言語種別および文字コードを変更する方法について説明します。

なお, システムで使用できる言語種別および文字コードの詳細については, マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド (システム構築編) 2.4.2 システムで使用する言語種別と文字コードについて検討する」を参照してください。

JP1/AJS3 - Manager, JP1/AJS3 - Agent, JP1/AJS3 - View, および JP1/AJS3 - Web Console のそれぞれの言語種別を変更する方法を次に説明します。

(1) JP1/AJS3 - Manager の場合

(a) Windows のとき

JP1/AJS3 - Manager の再インストールが必要です。次の手順に従って、定義情報を移行してください。

1. 日本語から中国語のように言語種別を変更する場合、定義情報からマルチバイト文字を取り除く。
2. 定義情報をバックアップする。
バックアップの詳細については、「[2. バックアップとリカバリー](#)」を参照してください。
なお、`ajsrgeexport` コマンドおよび`ajsrgeimport` コマンドによる登録予定情報のバックアップ・リカバリーはできません。リカバリー後にジョブネットを実行登録し直す必要があります。
3. 同一の言語種別で文字コードを変更する場合は、OS の文字コード変換機能などを利用して、バックアップした定義情報の文字コードを変換する。
4. JP1/AJS3 - Manager を再インストールする。
言語環境は OS のロケールに応じて自動で設定されます。
文字コードは変更できません。
5. 定義情報をリカバリーする。
リカバリーの詳細については、「[2. バックアップとリカバリー](#)」を参照してください。
6. ジョブネットを実行登録する。

(b) UNIX のとき

JP1/AJS3 - Manager の再インストールが必要です。次の手順に従って、定義情報を移行してください。

1. 日本語から中国語のように言語種別を変更する場合、定義情報からマルチバイト文字を取り除く。
2. 定義情報をバックアップする。
バックアップの詳細については、「[2. バックアップとリカバリー](#)」を参照してください。
なお、`ajsrgeexport` コマンドおよび`ajsrgeimport` コマンドによる登録予定情報のバックアップ・リカバリーはできません。リカバリー後にジョブネットを実行登録し直す必要があります。
3. 同一の言語種別で文字コードを変更する場合は、OS の文字コード変換機能などを利用して、バックアップした定義情報の文字コードを変換する。
4. JP1/AJS3 - Manager を再インストールする。
言語環境はインストール時に指定します。文字コードはシステムのデフォルト値で設定されます。
5. 必要に応じて文字コードをデフォルトから変更する。
文字コードをデフォルト値以外に変更する手順については、マニュアル「[JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 13.4.1 言語環境の設定](#)」を参照してください。

6. 定義情報をリカバリーする。

リカバリーの詳細については、「2. バックアップとリカバリー」を参照してください。

7. ジョブネットを実行登録する。

(2) JP1/AJS3 - Agent の場合

(a) Windows のとき

JP1/AJS3 - Agent の再インストールが必要です。バックアップとリカバリーの手順に従って、定義情報を移行してください。

(b) UNIX のとき

次の手順で言語種別を変更してください。JP1/AJS3 - Agent の再インストールは不要です。

1. JP1 の各サービスおよび実行中のコマンドを停止する。

2. JP1/Base で使用する文字コード種別を変更する。

3. JP1/AJS3 環境定義ファイル `jp1ajs_env.conf` を vi などのエディターで開く。

`jp1ajs_env.conf` の格納先を次に示します。

- 物理ホストの場合
`/etc/opt/jp1ajs2/conf/jp1ajs_env.conf`
- 論理ホストの場合
共有ディレクトリ/`jp1ajs2/conf/jp1ajs_env.conf`

4. [LANG=] と定義された行に、JP1/AJS3 で使用する文字コードを設定する。

環境変数LANG の値が JP1/AJS3 で使用できる文字コードの場合は、環境変数LANG の値と同じ値を指定してください。

環境変数LANG の値が JP1/AJS3 で使用できない文字コードの場合は、JP1/AJS3 で使用する文字コードとしてC を指定してください。

JP1/AJS3 で使用できる文字コードについては、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド (システム構築編) 2.4.2(2) 使用できる環境変数 LANG」を参照してください。

5. ファイルを保存する。

6. 言語種別が中国語の場合、環境設定パラメーター AJSI18N に [yes] を設定する。

7. JP1/AJS3 サービスをコールドスタートで起動する。

(3) JP1/AJS3 - View の場合

JP1/AJS3 - View の再インストールが必要です。バックアップとリカバリーの手順に従って、定義情報を移行してください。

(4) JP1/AJS3 - Web Console の場合

(a) Windows のとき

言語種別の変更時に必要な手順はありません。

(b) Linux のとき

JP1/AJS3 HTTP Server サービス、および JP1/AJS3 Web Application Server サービス (JP1/AJS3 - Web Console) の自動起動を設定している場合は、起動時の言語種別の設定を変更してください。自動起動の設定については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 15.10.1(6)(a) JP1/AJS3 HTTP Server サービス, JP1/AJS3 Web Application Server サービス (JP1/AJS3 - Web Console) の自動起動を設定する」を参照してください。

7.10 運用プロファイルの設定を変更する

運用プロファイルの設定変更には、次の3種類があります。

- 運用プロファイルの有効化
- 適用している運用プロファイルの設定変更
- 運用プロファイルの無効化


それぞれの設定変更が反映されるタイミングと、手順について説明します。

運用プロファイルの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 21.1 運用プロファイルを使用した機能の設定」を参照してください。

7.10.1 運用プロファイルの設定変更が反映されるタイミング

運用プロファイルの設定変更が反映されるタイミングを、次の図に示します。

図 7-24 運用プロファイルの設定変更が反映されるタイミング



運用プロファイルは、次のタイミングで設定の変更が反映されます。

JP1/AJS3 サービス起動時

該当するホストに構築されているすべてのスケジューラーサービスのうち、環境設定ファイル格納フォルダに運用プロファイルがあるスケジューラーサービスで有効になります (図中の(A))。

運用プロファイルがないスケジューラーサービスでは、無効のままです。

ajsprofalter -m set コマンド実行時

-F オプションで指定したスケジューラーサービスに該当する運用プロファイルを再読み込みして、有効になります (図中の(B)および(E))。

ajsprofalter -m unset コマンド実行時

-F オプションで指定したスケジューラーサービスで、無効になります (図中の(C))。

スケジューラーサービス起動時

起動するスケジューラーサービスの運用プロファイルが環境設定ファイル格納フォルダにある場合、運用プロファイルを読み込み、有効になります (図中の(D))。

起動するスケジューラーサービスの運用プロファイルがない場合は、無効になります。

JP1/AJS3 サービス停止時

該当するホストに構築されているすべてのスケジューラーサービスで、無効になります (図中の(F))。

7.10.2 運用プロファイルの設定変更の手順

運用プロファイルの設定を変更する手順について説明します。

運用プロファイルの状態を確認するには、ajsprofstatus コマンドを実行します。ajsprofstatus コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド ajsprofstatus」を参照してください。

運用プロファイルは、環境設定ファイル格納フォルダに保存します。環境設定ファイル格納フォルダは、次のフォルダです。

- Windows の場合
 - 物理ホストのとき
JP1/AJS3 - Manager のインストール先フォルダ¥conf
 - 論理ホストのとき
共有フォルダ名¥jp1ajs2¥conf
- UNIX の場合
 - 物理ホストのとき
/etc/opt/jp1ajs2/conf
 - 論理ホストのとき
共有ディレクトリ名/jp1ajs2/conf

(1) 運用プロファイルを有効化する、または適用している運用プロファイルの設定を変更する

運用プロファイルを有効化する手順を、次に示します。適用している運用プロファイルの設定を変更する場合も、同様の手順です。

1. 運用プロファイルを作成または変更する。

運用プロファイルを作成または変更し、環境設定ファイル格納フォルダに保存します。

運用プロファイルの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 21.1 運用プロファイルを使用した機能の設定」を参照してください。

2. 運用プロファイルの設定を反映する。

次の操作を実施すると、作成した運用プロファイルの設定が反映されます。

- JP1/AJS3 サービスが起動していない場合
JP1/AJS3 サービスを起動します。該当するホストに構築されているすべてのスケジューラーサービスの、運用プロファイルの設定が有効になります。
- JP1/AJS3 サービスが起動している（スケジューラーサービスは停止している）場合
次のどちらかの操作をします。
 - ・スケジューラーサービスを起動します。起動するスケジューラーサービスの、運用プロファイルの設定が有効になります。
 - ・`ajsprofalter -m set` コマンドを実行します。-F オプションに指定したスケジューラーサービスの、実行エージェントプロファイルの設定が有効になります。
- JP1/AJS3 サービスが起動している（スケジューラーサービスは起動している）場合
`ajsprofalter -m set` コマンドを実行します。-F オプションに指定するスケジューラーサービスの、運用プロファイルの設定が有効になります。

(2) 運用プロファイルが無効化する

運用プロファイルの無効化には、一時的な無効化と永続的な無効化の 2 種類があります。それぞれの手順を次に示します。

(a) 運用プロファイルを一時的に無効化する

1. `ajsprofalter -m unset` コマンドを実行する。

-F オプションに指定するスケジューラーサービスの、運用プロファイルの設定が無効になります。

注意事項

一時的に無効化した運用プロファイルは、次の操作で有効化されます。

- JP1/AJS3 サービスを再起動する
- 一時的に無効化したスケジューラーサービスを再起動する
- `ajsprofalter -m set` コマンドを実行する

(b) 運用プロファイルを永続的に無効化する

1. `ajsprofalter -m unset` コマンドを実行する。

-F オプションに指定するスケジューラーサービスの、運用プロファイルの設定が無効になります。

2. 環境設定ファイル格納フォルダにある運用プロファイルを、移動または削除する。

この操作を実施することによって、JP1/AJS3 サービスを再起動したり、スケジューラーサービスを再起動したりしても、運用プロファイルが有効化されることはありません。

7.10.3 実行エージェントプロファイルの設定変更

JP1/AJS3 サービスの起動中に実行エージェントプロファイルの設定を変更するには、`ajsprofalter` コマンドを使用します。

`ajsprofalter` コマンドによって、実行エージェントプロファイルの設定を変更した場合、即時にその設定が反映されます。ただし、「キューイング」または「実行中」状態のジョブには、反映されません。また、標準ジョブ（キューレスジョブを含む）およびHTTP 接続ジョブの「実行待ち」状態、イベントジョブの「先行終了待ち」状態の場合は、コマンドを実行したタイミングによっては設定変更が反映されないおそれがあります。実行エージェントプロファイルの設定変更は、ジョブを実行していないときに実施することを推奨します。

また、監視世代が「監視中」または「監視中断」状態のときに実行エージェントプロファイルの設定を変更した場合、起動条件中のイベントジョブには、即時に設定変更が反映されません。

設定変更のタイミングと設定変更が反映されるタイミングについて、次に説明します。


(1) 起動条件の監視中に変更する

起動条件の監視中の場合、`ajsprofalter` コマンドで実行エージェントプロファイルの設定を変更しても、起動条件中のイベントジョブには反映されません。起動条件中のイベントジョブに対して設定内容を反映したい場合は、次のどちらかの操作を実施します。

- 起動条件の監視を終了させてから、ジョブネットを再度実行登録する。
- JP1/AJS3 サービスまたはスケジューラーサービスを制限停止してから、起動して監視を再開する。

起動条件の監視中に実行エージェントプロファイルの設定を変更した場合の動作例を、次の図に示します。

図 7-25 起動条件監視中の設定変更反映



この図のように、起動条件の監視中に実行エージェントプロファイルの設定を変更した場合、起動条件中のイベントジョブに対しては、設定の変更が反映されません。ただし、設定変更後に起動条件が成立して実行されるルートジョブネット中のイベントジョブに対しては、実行エージェントプロファイルの設定変更が反映されます。

(2) 起動条件の監視中断中、または監視中断前後の監視中に変更する


JP1/AJS3 サービスまたはスケジューラーサービスを制限停止して起動条件の監視を中断する場合、ajsprofalter コマンドで実行エージェントプロファイルの設定を変更しても、その時点では反映されません。サービスを起動して監視を再開したあと、変更後の設定内容で監視を再開します。

JP1/AJS3 サービスまたはスケジューラーサービスは、次の方法で制限停止できます。

- ajsstop コマンドに-s|-n|-j|-k オプションを指定して実行する
- jajs_spmd_stop コマンドに-job オプションを指定して実行する
- JP1/Power Monitor と連携して計画終了させる


監視を中断する場合に、実行エージェントプロファイルの設定を変更したときの動作例を、次の図に示します。

図 7-26 「監視中断」中に設定変更




起動条件の「監視中断」中に、実行エージェントプロファイルの設定を変更した場合、その時点では変更後の設定内容が反映されません。次にサービスを起動して監視を再開した時点で反映されます。

図 7-27 「監視中断」前の監視中に設定変更



起動条件の監視を中断する前の監視中に、実行エージェントプロファイルの設定を変更した場合、その時点では変更後の設定内容が反映されません。次にサービスを起動して監視を再開した時点で反映されます。

図 7-28 「監視中断」後の監視中に設定変更



起動条件の監視を中断したあとの監視中に、実行エージェントプロファイルの設定を変更した場合は、反映されません。

7.10.4 ユニット属性プロファイルの設定変更

ジョブネットの定義中や実行中にユニット属性プロファイルを変更した場合の、上位ユニット属性継承機能と実行ユーザー固定機能の設定内容の変更が有効になるタイミングについて説明します。


(1) 上位ユニット属性継承機能の場合

配下に複数のユニットを持つジョブグループやジョブネットを新規作成、コピー、またはリリース登録する場合、上位の階層にあるユニットから順に、配下のユニットを定義します。このユニットの新規作成、コピー、またはリリース登録処理中に、上位ユニット属性継承機能の設定を変更する場合、上位ユニット属性継承機能の設定を変更した時点で、順次定義している配下のユニットから、変更した設定が有効になります。


ジョブネットの新規作成またはコピー処理中に上位ユニット属性継承機能の設定を変更する例を、次の図に示します。

図 7-29 ジョブネットの新規作成またはコピー処理中に上位ユニット属性継承機能の設定を変更する例

■定義するジョブネット



■運用プロファイルの設定変更例



(凡例)

: 定義処理※1, ※2

注※1 ajsdefineコマンドでユニットを新規作成する場合、処理の開始はコマンドの実行開始時刻を、処理の終了はコマンドの実行終了時刻を表します。
JP1/AJS3 - Viewでユニットを新規作成する場合、処理の開始はユニットの詳細定義ダイアログボックスを開いた時刻を、処理の終了は [OK] ボタンをクリックして詳細定義ダイアログボックスを閉じた時刻を表します。

注※2 ajscopyコマンドでユニットをコピーして作成する場合、処理の開始はコマンドの実行開始時刻を、処理の終了はコマンドの実行終了時刻を表します。
JP1/AJS3 - Viewでユニットをコピーして作成する場合、処理の開始はユニットをコピーした時刻を、処理の終了はユニットを貼り付けた時刻を表します。

この例では、ジョブグループ配下にジョブネット A およびジョブネット B を新規作成し、ジョブネット A をコピーしてジョブネット C を作成することを想定します。ジョブネット A~ジョブネット C の新規作成またはコピー処理中に、「運用プロファイルの設定変更例」のように、ユニット属性プロフィールの有効/無効の状態、および上位ユニット属性継承機能の設定を変更する場合のジョブのアクセス権の継承方法について説明します。

ジョブネット A を新規作成する場合、ジョブ 1 の定義処理開始の時点ではユニット属性プロフィールが無効のため、ジョブ 1 はアクセス権を継承しません。ジョブ 2 の定義処理開始の時点では、ジョブネット A

の上位ユニット属性継承機能の設定が有効であるため、ジョブ2はジョブネットAのアクセス権を継承します。

ジョブネットBを新規作成する場合、ジョブ3の定義処理開始の時点ではジョブネットAの上位ユニット属性継承機能の設定が有効であるため、ジョブネットBの配下であるジョブ3は、上位ユニットのアクセス権を継承しません。ジョブ4の定義処理開始の時点では、ジョブネットBの上位ユニット属性継承機能の設定が有効であるため、ジョブ4はジョブネットBのアクセス権を継承します。

ジョブネットAをコピーしてジョブネットCを作成する場合、ジョブ1の定義処理開始の時点ではジョブネットBの上位ユニット属性継承機能の設定が有効であるため、ジョブネットCの配下であるジョブ1はアクセス権を継承しません。ジョブ2の定義処理開始の時点では、ユニット属性プロファイルが無効のため、ジョブ2はアクセス権を継承しません。


なお、このようにユニットの定義処理中に上位ユニット属性継承機能を変更する場合、作成またはコピーしたユニットの所有者が一意になっていないと、作成またはコピーした一部のジョブが意図しない実行ユーザーで実行されるおそれがあります。このような場合、実行ユーザー固定機能でジョブの実行ユーザーを固定することで、一意の実行ユーザーでジョブを実行できます。

(2) 実行ユーザー固定機能の場合

ジョブネットの実行中に実行ユーザー固定機能の設定を変更する場合、ジョブの実行ユーザーは、ジョブが実行を開始した時点での実行ユーザー固定機能の設定に従って決定されます。

ジョブネットの実行中に実行ユーザー固定機能の設定を変更する例を、次の図に示します。

図 7-30 ジョブネットの実行中に実行ユーザー固定機能の設定を変更する例



この例では、ジョブネットAの実行中に、ユニット属性プロファイルの有効/無効の状態、および実行ユーザー固定機能の設定を変更しています。ジョブ1は、実行開始時にユニット属性プロファイルが無効のため、実行ユーザーは固定されません。ジョブ2は、実行開始時に実行ユーザー固定機能で実行ユーザーをUserAに固定しているため、UserAで実行されます。ジョブ3およびジョブ4は、実行開始時に実行ユーザー固定機能で実行ユーザーをUserBに固定しているため、UserBで実行されます。ジョブ4の実

行後にユニット属性プロファイルを削除して無効にしていますが、ジョブ4の実行ユーザーには影響しません。

7.11 接続元制限の設定を変更する

接続元制限の設定変更には、次の 2 種類があります。

- 接続元制限の有効／無効を切り替える
- JP1/AJS3 への接続を許可するホストを変更する

接続元制限の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編） 2.3.9 JP1/AJS3 へ接続するホストの制限」を参照してください。

設定を変更する手順について説明します。

7.11.1 接続元制限の有効と無効を切り替える

接続元制限の有効と無効を切り替えるには、JP1/AJS3 サービス、JP1/AJS3 Queueless Agent サービス、JP1/AJS3 System Control Manager サービス、および JP1/AJS3 System Control Agent サービスのすべてが停止している状態で、環境設定パラメーター CONNECTIONRESTRICTION の設定を変更してください。起動しているサービスが存在する状態で接続元制限の設定を変更して別のサービスを起動すると、設定を変更する前に起動していたサービスと設定を変更した後に起動したサービスで接続元制限の有効／無効が不一致になることがあります。

JP1/AJS3 への接続元制限は、デフォルトでは無効になっています。JP1/AJS3 への接続元制限を無効から有効に変更する手順については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 21.2 JP1/AJS3 への接続を制限する設定」を参照してください。

JP1/AJS3 への接続元制限を有効から無効に変更する手順を次に示します。

1. JP1/AJS3 のサービスを停止する。

Windows の場合

Windows の [コントロールパネル] の [管理ツール] で [サービス] を選択し、次に示すサービスを停止する。

- JP1/AJS3 サービス
- JP1/AJS3 Queueless Agent サービス※1
- JP1/AJS3 System Control Manager サービス※2
- JP1/AJS3 System Control Agent サービス※2

UNIX の場合

次のコマンドを実行して、プロセスがすべて停止していることを確認します。

```
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_stop
# /opt/jp1ajs2/bin/jajs_spmd_status
# /opt/jp1ajs2/bin/ajsqlstop※1
```

```
# /opt/jp1ajs2/bin/ajsqlstatus※1
# /opt/jp1ajs2/bin/ajssysctlstop※2
# /opt/jp1ajs2/bin/ajssysctlstatus※2
```

注※1

キューレスジョブを使用している場合だけ実行する必要があります。

論理ホストの場合、キューレスエージェントサービスを停止しないで、ajsqldetach コマンドなどでキューレスエージェントサービスから論理ホストをデタッチしてください。

注※2

Web GUI (マネジメントポータル) を使用している場合だけ実行する必要があります。

2. 次のコマンドを実行して、環境設定パラメーター CONNECTIONRESTRICTION を設定する。

```
ajajs_config -k "[{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}※¥JP1AJS2COMMON]" "CONNECTIONRESTRICTION"="none"
```

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は、物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を、論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

環境設定パラメーターCONNECTIONRESTRICTIONの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.11.2(5) CONNECTIONRESTRICTION」を参照してください。

3. 手順 1 で停止したサービスを再起動する。

接続元制限が無効になります。

なお、手順 1 でキューレスエージェントの論理ホストをデタッチした場合、ajsqlattach コマンドで論理ホストをアタッチしてください。

4. 接続許可設定ファイルを削除または移動する。

必要に応じて、接続許可設定ファイルを削除または移動してください。

7.11.2 JP1/AJS3 への接続を許可する接続元を変更する

JP1/AJS3 への接続を許可するホストを変更するには、接続許可設定ファイルの設定を変更します。接続許可設定ファイルは、次の環境設定ファイル格納フォルダに格納されています。

Windows の場合

物理ホスト

- JP1/AJS3 - Manager
JP1/AJS3 - Manager のインストール先フォルダ¥conf
- JP1/AJS3 - Agent

JP1/AJS3 - Agent のインストール先フォルダ¥conf

論理ホスト

共有フォルダ¥jp1ajs2¥conf

UNIX の場合

物理ホスト

/etc/opt/jp1ajs2/conf

論理ホスト

共有ディレクトリ名/jp1ajs2/conf

(1) マネージャー用接続許可設定ファイルの設定を変更する

マネージャー用接続許可設定ファイルの設定変更は、次のタイミングで有効になります。

物理ホストの場合

- JP1/AJS3 サービスおよび JP1/AJS3 System Control Manager サービスの両方が停止している状態で、どちらかのサービスを起動したとき
- 上記のどちらかのサービスが起動している状態で、次のコマンドを実行したとき
`jajs_pmtcon -m -u`

論理ホストの場合

- JP1/AJS3 サービスおよび JP1/AJS3 System Control Manager サービスの両方が停止している状態で、どちらかのサービスを起動したとき
- 上記のどちらかのサービスが起動している状態で、次のコマンドを実行したとき
`jajs_pmtcon -h 論理ホスト名 -m -u`

JP1/AJS3 サービス起動中に、IP アドレスが「192.168.31.3」のホストの接続を新しく許可する場合を例に、設定変更の手順を次に示します。

1. マネージャー用接続許可設定ファイルを変更する。

マネージャー用接続許可設定ファイルに、新しく接続を許可するホストの IP アドレス「192.168.31.3」を追加します。

2. jajs_pmtcon コマンドを実行する。

次のコマンドを実行します。

```
jajs_pmtcon [-h 論理ホスト名] -m -u
```

マネージャー用接続許可設定ファイルの設定内容が有効になり、IP アドレスが「192.168.31.3」のホストもマネージャーホストに接続できるようになります。

(2) エージェント用接続許可設定ファイルの設定を変更する

エージェント用接続許可設定ファイルの設定変更は、次のタイミングで有効になります。

物理ホストの場合

- JP1/AJS3 サービス, JP1/AJS3 Queueless Agent サービス, および JP1/AJS3 System Control Agent サービスのすべてが停止している状態で, どれかのサービスを起動したとき
- 上記のどれかのサービスが起動している状態で, 次のコマンドを実行したとき
`jajs_pmtcon -a -u`

論理ホストの場合

- JP1/AJS3 サービスおよび JP1/AJS3 System Control Agent サービスが停止しているかつキューレスエージェントサービスで論理ホストがアタッチされていない状態で, JP1/AJS3 サービスまたは JP1/AJS3 System Control Agent サービスを起動したとき, またはキューレスエージェントサービスに論理ホストをアタッチしたとき
- JP1/AJS3 サービスまたは JP1/AJS3 System Control Agent サービスが起動している状態, またはキューレスエージェントサービスで論理ホストがアタッチされている状態で, 次のコマンドを実行したとき
`jajs_pmtcon -h 論理ホスト名 -a -u`

注意事項

- JP1/AJS3 サービス, JP1/AJS3 Queueless Agent サービス, または JP1/AJS3 System Control Agent サービスのどれかが起動している状態で設定を変更して, 変更後に別のサービスを起動した場合, 変更内容は反映されません。jajs_pmtcon コマンドを実行する必要があります。
- 実行中のジョブがある場合は, エージェント用接続許可設定ファイルから要求元マネージャーホストの IP アドレスを削除しないでください。

実行中のジョブがあるかどうかは, 次の方法で確認できます。

- JP1/AJS3 - View の [検索] ウィンドウ
- jpoagtjobshow コマンド
- jpqjobshow コマンド

JP1/AJS3 サービス起動中に, JP1/AJS3 - Agent への接続を許可するホストを次のように変更するとします。

- 接続を許可していた IP アドレス [192.168.31.2] のホストの接続を拒否する
- IP アドレス [192.168.31.3] のホストの接続を新しく許可する

設定変更の手順を次に示します。

1. エージェント用接続許可設定ファイルを変更する。

エージェント用接続許可設定ファイルの [192.168.31.2] を削除し, [192.168.31.3] を追加します。

2. エージェントホストで、接続を許可しなくなる IP アドレス「192.168.31.2」のマネージャーホストからのジョブが実行中でないことを確認する。

次のどれかの方法で、接続を許可しなくなる IP アドレス「192.168.31.2」のホストからのジョブが実行中でないことを確認してください。

- JP1/AJS3 - View の [検索] ウィンドウ
- jpoagtjobshow コマンド
- jpqjobshow コマンド

3. jajs_pmtcon コマンドを実行する。

次のコマンドを実行します。

```
jajs_pmtcon [-h 論理ホスト名] -a -u
```

エージェント用接続許可設定ファイルの設定内容が有効になって、IP アドレス「192.168.31.2」のホストはエージェントホストに接続できなくなり、IP アドレス「192.168.31.3」のホストは接続できるようになります。

次の二つの処理を行うジョブネットを実行することで、複数のエージェントホストに同じ設定をすることもできます。

- エージェント用接続許可設定ファイルをエージェントホストに転送する
- 次のコマンドを実行する

```
jajs_pmtcon [-h 論理ホスト名] -a -u
```

7.12 SSL 通信の設定を変更する

SSL 通信の有効・無効の設定や、システム構成を変更する方法について説明します。

SSL 通信（通信暗号化機能）の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編） 2.3.6 SSL による JP1/AJS3 の通信の暗号化」を参照してください。

7.12.1 SSL 通信の有効と無効を切り替える

マネージャーホスト、エージェントホスト、JP1/AJS3 - View ホスト、および Web Console サーバの SSL 通信の有効と無効を切り替える方法を次に示します。

マネージャーホストの場合

マネージャーホストの SSL 通信の設定は、JP1/Base に従います。SSL 通信の有効と無効を切り替える方法については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

エージェントホストの場合

エージェントホストの SSL 通信の設定は、JP1/Base に従います。SSL 通信の有効と無効を切り替える方法については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3 - View ホストの場合

非暗号化通信ホスト設定ファイル (`nosslhost.conf`) を編集して、通信先のマネージャーホスト単位で SSL 通信の有効と無効を切り替えます。

SSL 通信を有効にするホストは `nosslhost.conf` から記載を削除し、無効にするホストは `nosslhost.conf` にホスト名を記載します。

非暗号化通信ホスト設定ファイル (`nosslhost.conf`) の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 21.4.6 非暗号化通信ホスト設定ファイル (`nosslhost.conf`) の設定項目の詳細」を参照してください。

Web Console サーバの場合

Web GUI と Web Console サーバ間の通信は Web サーバ定義ファイル (`httpsd.conf`) を編集して、SSL 通信の有効と無効を切り替えます。

`httpsd.conf` の SSL 通信設定部のコメントを解除することで SSL 通信が有効になります。逆に、SSL 通信設定部をコメントアウトすることで、SSL 通信が無効になります。

Web サーバ定義ファイル (`httpsd.conf`) の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 3.4.5 Web サーバ定義ファイル (`httpsd.conf`) の設定項目の詳細」(Windows の場合)、またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 13.3.5 Web サーバ定義ファイル (`httpsd.conf`) の設定項目の詳細」(UNIX の場合) を参照してください。

Web Console サーバとマネージャーホスト間の通信は非暗号化通信ホスト設定ファイル (`nosslhost.conf`) を編集して、通信先のマネージャーホスト単位で SSL 通信の有効と無効を切り替えます。

SSL 通信を有効にするホストは `nosslhost.conf` から記載を削除し、無効にするホストは `nosslhost.conf` にホスト名を記載します。

非暗号化通信ホスト設定ファイル (`nosslhost.conf`) の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 21.4.6 非暗号化通信ホスト設定ファイル (`nosslhost.conf`) の設定項目の詳細」を参照してください。

7.12.2 SSL 通信を有効にしているシステムの構成を変更する

ホストの増設やサーバの入れ替えなど、SSL 通信を有効にしているシステムの構成を変更する場合、ホストのサーバ証明書を取得し直して再配置する必要があります。また、サーバ証明書を再取得した場合で、発行元の CA が元のサーバ証明書の発行元の CA と異なるときは、さらにルート証明書の再取得と再配置も必要です。

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 21.4 SSL を利用した通信の設定」の手順を参照して、サーバ証明書およびルート証明書を適切に再取得・再配置してください。

7.13 QUEUE ジョブ, サブミットジョブの実行環境を変更する

エージェントホスト, デフォルトキューや排他実行リソース[※]など, QUEUE ジョブ, サブミットジョブの実行時に必要な情報は, JP1/AJS3 の運用中でも設定または変更できます。QUEUE ジョブ, サブミットジョブの実行環境は, 次に示すような場合に変更します。

- 運用中に, QUEUE ジョブ, サブミットジョブの実行ホストであるエージェントホストを追加したり, 削除したりしたい。
- 運用中にエージェントホストやキューの設定値を設定または変更したい。
- キューの接続の関係を設定または変更したい。

この操作は, JP1_JPQ_Admin 権限を持つユーザーが実行してください。

注※ 排他実行リソースの設定は, サブミットジョブ使用時だけ有効です。

7.13.1 エージェントホストおよびキューを追加・削除・変更する

JP1/AJS3 の運用中に, エージェントホストおよびデフォルトキューを追加・削除したり, エージェントホストおよびデフォルトキューの設定値を変更したりできます。また, キューを追加・削除したり, キューの設定値を変更したりできます。

上記のことを実行する場合には, 次のコマンドを使用します。コマンドの詳細については, マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 4. 特別な運用で使用するコマンド」を参照してください。

- `jqagttadd`
エージェントホストを追加します。同時に該当するエージェントに対応したデフォルトキューを作成します。
- `jqagttdel`
エージェントホストを削除します。同時に該当するエージェントに対応したデフォルトキューを削除します。
- `jqqueadd`
キューを追加します。
- `jqquedel`
キューを削除します。
- `jqagttalt`
同時に実行できるジョブ数 (ジョブの実行多重度) を変更します。
- `jqquealt`
デフォルトキューおよびキューの設定値を変更します。

- jppqueueopen, jppqueueclose

キューをオープン、またはクローズします。

なお、JP1/AJS3 の運用中にエージェントホストの名称を変更したい場合は、「7.9.1(3) JP1/AJS3 - Agent のホスト名を変更する」を参照してください。

7.13.2 デフォルトキューおよびキューを接続解除・接続する

JP1/AJS3 の運用中に、既存のデフォルトキューおよびキューの接続を解除できます。また、接続を解除したデフォルトキューおよびキューを、ほかのエージェントホストに接続できます。追加されたデフォルトキューおよびキューもエージェントホストに接続できます。

上記のことを実行する場合は、次のコマンドを使用します。コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 4. 特別な運用で使用するコマンド」を参照してください。

- jppqagmlink

エージェントホストに対してデフォルトキューおよびキューを接続します。

- jppqagtunlink

エージェントホストに対するデフォルトキューおよびキューの接続を解除します。

7.13.3 排他実行リソースを変更する

JP1/AJS3 の運用中に、排他実行リソースを変更できます。排他実行リソースの変更は、サブミットジョブの使用時だけ有効です。

排他実行リソースを変更する場合は、次のコマンドを使用します。コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 4. 特別な運用で使用するコマンド」を参照してください。

- jppqresadd

排他実行リソース名を追加する。

- jppqresdel

排他実行リソース名を削除する。

- jppqresshow

指定したマネージャーホストに登録されている排他実行リソース名を列挙する。

8

さまざまな運用方法

この章では、JP1/AJS3 の上手な運用方法や使用時のノウハウについて説明します。

8.1 起動条件に関する運用方法

起動条件に関する運用方法や使用時のノウハウを紹介します。

8.1.1 起動条件監視中のジョブネットの停止

「監視中」状態の起動条件付きジョブネットを停止するには、ジョブネットを強制終了します。大まかな流れは次のとおりです。

1. 「監視中」状態の監視世代を強制終了して、起動条件の監視を打ち切る。
2. 「実行中」状態または「起動条件待ち」状態の実行世代を強制終了する。
3. ジョブネットの実行登録を解除する。

この操作は、コマンドまたは JP1/AJS3 - View で実行できます。

(1) コマンドを使う場合

コマンドを使って、「監視中」状態の起動条件付きジョブネットを強制終了し、ジョブネットの実行登録を解除する手順を次に示します。

1. 次のコマンドを実行する。

```
ajskill 操作対象ジョブネット名
```

「監視中」状態の監視世代が自動判定され、強制終了されます。監視世代は「監視中」状態から「監視打ち切り終了」状態に変わります。

同時に、「起動条件待ち」状態の実行世代（起動条件が成立していないか、または部分成立している世代）が消滅します。

2. 「実行中」状態または「起動条件待ち」状態の実行世代が残っている場合は、手順 1 を繰り返す。

「実行中」状態の実行世代が自動判定され、強制終了されます。実行世代は「実行中」状態から「強制終了」状態に変わります。同時に、次の「起動条件待ち」状態の実行世代が「実行中」状態になります。

3. 「実行中」状態のすべての実行世代が「強制終了」状態に変わるまで、手順 1 を繰り返す。

4. 次のコマンドを実行する。

```
ajsleave 操作対象ジョブネット名
```

ジョブネットの実行登録が解除されます。

補足事項

手順 2 で、「実行中」状態または「起動条件待ち」状態の実行世代が残っているかどうかを確認するには、ajsshow コマンドを使うと便利です。ajsshow コマンドは次の形式で実行してください。

```
ajsshow -g a -f "%C %#" 操作対象ジョブネット名
```

-g オプションには、引数として、「操作対象ジョブネット名」に指定したジョブネットの全世代の実行結果情報を入力する「a」を指定します。

-f オプションには、フォーマット識別子として、ジョブネットの状態を入力する「%C」と、ジョブネットの実行 ID を入力する「%#」を指定します。

ajsshow コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド ajsshow」を参照してください。

(2) JP1/AJS3 - View を使う場合

JP1/AJS3 - View を使って、「監視中」状態の起動条件付きジョブネットを強制終了し、ジョブネットの実行登録を解除する手順を次に示します。

1. JP1/AJS3 - View の [デイリースケジュール] ウィンドウ、または [マンスリースケジュール] ウィンドウを表示する。

2. 実行結果リストに表示されている「監視中」状態の監視世代を選択し、[操作] - [強制終了] を選択する。

「監視中」状態の監視世代が強制終了され、監視世代は「監視中」状態から「監視打ち切り終了」状態に変わります。

同時に、「起動条件待ち」状態の実行世代（起動条件が成立していないか、または部分成立している世代）が消滅します。

3. 「実行中」状態または「起動条件待ち」状態の実行世代が残っている場合は、実行結果リストに表示されている「実行中」状態の実行世代を選択し、[操作] - [強制終了] を選択する。

「実行中」状態の実行世代が強制終了され、実行世代は「実行中」状態から「強制終了」状態に変わります。同時に、次の「起動条件待ち」状態の実行世代が「実行中」状態になります。

4. 「実行中」状態のすべての実行世代が「強制終了」状態になるまで、手順 3 を繰り返す。

5. [JP1/AJS3 - View] ウィンドウのリストエリアに表示されている、実行登録を解除したいジョブネットを選択し、[操作] - [登録解除] を選択する。

ジョブネットの実行登録が解除されます。

(3) Web GUI (ジョブポータル) を使う場合

Web GUI (ジョブポータル) を使って、「監視中」状態の起動条件付きジョブネットを強制終了し、ジョブネットの実行登録を解除する手順を次に示します。

1. Web GUI (ジョブポータル) の [モニタ] ダイアログボックスを表示する。

2. ツリーエリアまたはマップエリアに表示されている「監視中」状態の監視世代を選択し、[強制終了] ボタンをクリックする。

「監視中」状態の監視世代が強制終了され、監視世代は「監視中」状態から「監視打ち切り終了」状態に変わります。

同時に、「起動条件待ち」状態の実行世代（起動条件が成立していないか、または部分成立している世代）が消滅します。

3. 「実行中」状態または「起動条件待ち」状態の実行世代が残っている場合は、ツリーエリアまたはマップエリアに表示されている「実行中」状態の実行世代を選択し、[強制終了] ボタンをクリックする。「実行中」状態の実行世代が強制終了され、実行世代は「実行中」状態から「強制終了」状態に変わります。同時に、次の「起動条件待ち」状態の実行世代が「実行中」状態になります。
4. 「実行中」状態のすべての実行世代が「強制終了」状態になるまで、手順 3 を繰り返す。
5. [リスト] 画面または [マンスリースケジュール] 画面に表示されている、実行登録を解除したいジョブネットを選択し、[登録解除] を選択する。
[登録解除] ダイアログボックスが表示されます。
6. [登録解除] ダイアログボックスで、[解除方法] の [すべて] を選択して [OK] ボタンをクリックする。ジョブネットの実行登録が解除されます。

8.1.2 実行登録後に起動条件に定義したイベントジョブの定義を変更する

起動条件付きジョブネットの実行登録後、起動条件の監視中に起動条件に定義したイベントジョブの定義内容を変更するには、次の二つの方法があります。それぞれの場合で変更が反映されるタイミングが異なります。

- 起動条件付きジョブネットの実行登録を解除する。
一度ジョブネットの実行登録を解除してから再度実行登録します。変更は実行登録したときに反映されます。実行登録を解除しない場合は、変更は次回実行予定から反映されます。
- スケジューラーサービスを停止する。
スケジューラーサービスを停止してから再起動します。スケジューラーサービスの停止中、監視世代は「監視中断」状態になります。変更はスケジューラーサービス再起動時に反映されます。
スケジューラーサービスを停止するには、次のどれかの方法を実行します。
 - (a) `ajsstop` コマンドを実行する。
次のコマンドを実行します。
`ajsstop -F スケジューラーサービス名 [-s|-n|-j|-k]`
`ajsstop` コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド `ajsstop`」を参照してください。
 - (b) `jajs_spmd_stop` コマンドを実行する。
次のコマンドを実行します。
`jajs_spmd_stop -n jajs_schd -F スケジューラーサービス名 -job`

jajs_spmd_stop コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド jajs_spmd_stop」を参照してください。

(c) JP1/Power Monitor で JP1/AJS3 のジョブネットの終了を待つように設定し、次の方法のどれかでホストを終了する。

- ・ローカル電源制御ジョブの終了要求種別に「計画終了」を指定し、ジョブを実行する
- ・リモート電源制御ジョブの要求種別に「電源オフ：計画終了」を指定し、ジョブを実行する
- ・JP1/Power Monitor から「計画終了」を指定してホストを終了する

8.2 イベントジョブに関する運用方法

イベントジョブに関する運用方法や使用時のノウハウを紹介します。

8.2.1 JP1/AJS3 のサービスが停止してもイベントジョブの実行を継続させる

エージェントホストの JP1/AJS3 のサービスを停止した場合、またはマネージャーホストの JP1/AJS3 のサービスを停止した場合、停止時に「実行中」だったジョブは「異常検出終了」状態となり、ジョブネットが中断します。ただし、イベントジョブについては、イベントジョブ実行継続オプションを使用することで、サービス停止時に「実行中」だったイベントジョブの状態をそのまま引き継ぎ、再起動後も継続してイベントジョブを実行させることができます。

なお、電源ダウンやプロセス強制終了などによるフェールオーバーの場合は、イベントジョブ実行継続オプションを使用しなくても、サービス停止時に「実行中」だったイベントジョブの状態をサービス再起動後も引き継ぎます。

イベントジョブ実行継続オプションを使用する場合の設定については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 6.3.6 JP1/AJS3 のサービスが停止してもイベントジョブの実行を継続させる設定」(Windows の場合)、またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 15.3.6 JP1/AJS3 のサービスが停止してもイベントジョブの実行を継続させる設定」(UNIX の場合)を参照してください。


ここでは、イベントジョブ実行継続オプションを使用する場合としない場合の動作について説明します。

(1) マネージャー・エージェント構成の場合


マネージャー・エージェント構成で、エージェントホストのメンテナンスのためにエージェントホストの JP1/AJS3 のサービスを 12:00 から 12:30 まで停止する場合を例に、イベントジョブ実行継続オプションを使用する場合としない場合の動作を次に示します。ジョブネットは 8:00 に開始し、17:00 に終了するというスケジュールで運用しているものとしします。

図 8-1 イベントジョブ実行継続オプションを使用する場合としない場合の動作

■ イベントジョブ実行継続オプションを使用しない場合の動作




■ イベントジョブ実行継続オプションを使用する場合の動作



イベントジョブ実行継続オプションを使用しない場合、エージェントホストのJP1/AJS3のサービスを停止すると、マネージャーホストにエージェントが停止した旨が通知されます。この場合、サービス停止時に「実行中」だったイベントジョブの状態は「異常検出終了」となり、ジョブネットが終了します。

一方、イベントジョブ実行継続オプションを使用した場合、エージェントホストのJP1/AJS3のサービスを停止しても、サービス停止時に「実行中」だったイベントジョブの状態は「実行中」となります。サービス再起動後も「実行中」の状態をそのまま引き継ぎ、イベントジョブの実行を継続します。ただし、次の図に示すようにJP1/AJS3のサービスを停止した時点から、フェールオーバーしてJP1/AJS3のサービスが起動し、イベント監視が開始されるまでの期間にイベントが発生してもイベントを検知できません。

図 8-2 イベントを検知できる期間



(2) スタンドアロンの場合

スタンドアロン構成の場合も、マネージャー・エージェント構成の場合と同様に、イベントジョブ実行継続オプションを使用した場合は、サービス停止時に「実行中」のイベントジョブの状態を再起動後も引き継ぎます。ただし、この場合はサービスをホットスタート（環境設定パラメーターSTARTMODEを「hot」とする）で再起動する必要があります。サービスの起動モードについては、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.4 スケジューラーサービス環境設定」、または「6.2.1 JP1/AJS3 起動時の動作を一時的に変更する」を参照してください。

(3) 注意事項

- バージョン 08-50 より前の JP1/AJS2 - Manager では、イベントジョブ実行継続オプションを使用できません。
- バージョン 06-00-/D 以前の JP1/AJS2 - Agent では、イベントジョブ実行継続オプションを使用できません。
- イベントジョブ実行継続オプションは、物理・論理ホストのマネージャー単位で設定してください。
- マネージャー・エージェント構成で、`jajs_spm�_stop` コマンド (`-job` 指定) や電源制御ジョブ（計画終了）によって、実行中のすべてのジョブが終了するのを待ってからマネージャーホストを停止するように運用している場合、イベントジョブ実行継続オプションを使用しているとマネージャー上は「実行中」のままになるため、マネージャーホストを計画停止できません。
- イベントジョブ実行中にエージェントホストの JP1/AJS3 を再起動すると、イベントの監視を自動継続するためにマネージャーからエージェントにイベントの監視要求を行います。多数のイベントジョブを実行中の場合、エージェントでイベントを検知できる状態になるまで時間が掛かることがあるため、注意してください。
- イベントジョブ実行継続オプションによってファイル監視ジョブの実行を継続する場合、ファイル監視ジョブの状態引き継ぎオプションが設定されていても、監視対象ファイルの状態は引き継がれません。そのため、ファイル監視ジョブが実行中であるエージェントが停止し、再起動してイベント監視を再開

するまでの期間に発生したイベントについては検知されません。ファイル監視ジョブの状態引き継ぎオプションの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編） 7.6.2 ファイル監視ジョブの注意事項」を参照してください。

(4) 補足事項

- 打ち切り時間を設定したイベントジョブの場合、サービス停止時までにカウントしていた打ち切り時間はいったんクリアされ、再起動時点を0としてカウントし直します。
- 実行間隔制御ジョブの場合、サービス停止前までにカウントしていた待ち時間はいったんクリアされ、再起動時点を0としてカウントし直します。
- JP1 イベント受信監視ジョブで、[実行前のイベント検索]を「する」としている場合、サービス停止から再起動までの時間がイベントの検索時間として指定している値の範囲内であれば、その間に監視対象のJP1 イベントを受信したときは再起動後にイベントを検知したと見なされます。
- 作成されたファイルを監視するファイル監視ジョブで、「既存ファイルも条件成立」を指定している場合、サービス停止から再起動までの間にファイルが作成されたときは再起動後に監視条件成立となります。

8.3 待ち合わせ条件に関する運用方法

待ち合わせ条件に関する運用方法や使用時のノウハウを紹介します。

8.3.1 待ち合わせ条件の設定を一時的に変更する

待ち合わせ条件付きユニットの待ち合わせは、待ち合わせ対象ユニットごとに有効/無効を変更できます。

待ち合わせを無効にすると、待ち合わせ状態が「完了 (手動)」になり、その待ち合わせ対象ユニットの実行終了を待ち合わせないようにできます。待ち合わせ方法が「AND」の場合、すべての待ち合わせ状態を「完了 (手動)」にすると、待ち合わせ条件付きユニットは実行を開始します。待ち合わせ方法が「OR」の場合、待ち合わせ対象ユニットのどれか一つの待ち合わせ状態を「完了 (手動)」に変更すると、待ち合わせ条件付きユニットは実行を開始します。

待ち合わせを有効にすると、待ち合わせ状態が「未完了 (手動)」になり、その待ち合わせ対象ユニットの実行終了を待ち合わせるようにできます。実行終了している待ち合わせ条件付きユニットの待ち合わせを有効にして再実行すると、待ち合わせ状態が「未完了 (手動)」の状態で開催されるため、待ち合わせ条件付きユニットは再度待ち合わせを開始します。

待ち合わせ条件の有効化/無効化については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド 4.5.15 ジョブネットやジョブの待ち合わせ条件の設定を一時変更する」を参照してください。

8.3.2 登録解除しないで待ち合わせ条件の定義を変更する

ジョブネットの運用中に登録解除しないで待ち合わせ条件の定義を変更するには、次の方法があります。

- 待ち合わせ条件付きユニットをサスペンドする

待ち合わせ条件付きユニットをサスペンドすると、待ち合わせ条件の定義内容を変更できます。サスペンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド 4.5.17 ジョブネットの実行登録を解除しないでジョブネットやジョブの定義を変更する」を参照してください。

- ルートジョブネットをリリースする

ルートジョブネットをリリースして待ち合わせ条件の定義内容を変更する方法には、次の二つがあります。

待ち合わせ条件付きユニットを含むルートジョブネットをリリースする

切り替え予定のルートジョブネットに、待ち合わせ条件付きユニットを含むルートジョブネットをリリース先として指定してリリース登録します。リリース日時以降、待ち合わせ条件付きユニットを含むルートジョブネットはリリース元のジョブネット定義で実行されるため、待ち合わせ条件の定義内容も切り替わります。

待ち合わせ対象ユニットを含むルートジョブネットをリリースする

切り替え予定のルートジョブネットに、待ち合わせ対象ユニットを含むルートジョブネットをリリース先として指定してリリース登録します。リリース日時以降、待ち合わせ対象ユニットを含むルートジョブネットはリリース元のジョブネット定義で実行されます。

なお、リリース元のジョブネット定義配下に待ち合わせ対象ユニットと同名のユニットがない場合、リリース後に待ち合わせ対象ユニットの定義不正で待ち合わせ条件付きユニットが異常終了します。この場合、待ち合わせ条件付きユニットを含むルートジョブネットもリリース登録して、待ち合わせ条件を切り替える必要があります。このときのリリース日時は、両方で合わせてください。

また、待ち合わせ対象ユニットを含むルートジョブネットをリリース登録すると、リリース日時以降の実行予定を作成し直すため、一時的にリリース日時以降に実行予定が存在しない状態となります。そのため、待ち合わせ条件付きユニットが、「待ち合わせ対象ユニットに待ち合わせる世代がない場合の動作」に従って実行を開始してしまうことがあります。待ち合わせ対象ユニットを含むルートジョブネットにリリース登録する場合、待ち合わせ条件付きユニットが実行開始時刻に到達する前にリリース登録しておくように運用を検討してください。

ジョブネットリリースについての詳細は、「7.3 実行登録中にジョブネットの定義を切り替える」を参照してください。

8.3.3 待ち合わせ対象ユニットの状態および待ち合わせ状態から、待ち合わせの状況を確認する

JP1/AJS3 - View の [ジョブネットモニタ] ウィンドウなどで待ち合わせ条件付きユニットを監視している場合、設定している待ち合わせ対象ユニットの状態および待ち合わせ状態は、[待ち合わせ条件の状態一覧] ウィンドウを表示することで確認できます。同様に、Web GUI (ジョブポータル) の [モニタ] ダイアログボックスなどで待ち合わせ条件付きユニットを監視している場合は、[待ち合わせ条件の状態一覧] ダイアログボックスを表示することで確認できます。JP1/AJS3 - View の [待ち合わせ条件の状態一覧] ウィンドウおよび Web GUI (ジョブポータル) の [待ち合わせ条件の状態一覧] ダイアログボックスでは、待ち合わせ対象ユニットが一覧で表示され、それぞれの待ち合わせ対象ユニットについて、実行状態や待ち合わせ状態を確認できます。

また、JP1/AJS3 - View では、[待ち合わせ条件の状態一覧] ウィンドウから、待ち合わせ対象ユニットを監視する [ジョブネットモニタ] ウィンドウを表示することもできます。

待ち合わせ条件の確認方法については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド (業務設計編) 2.2.5(8) 待ち合わせ対象ユニットの確認方法」を参照してください。

JP1/AJS3 - View の [待ち合わせ条件の状態一覧] ウィンドウの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド 12.12 [待ち合わせ条件の状態一覧] ウィンドウ」を参照してください。Web GUI (ジョブポータル) の [待ち合わせ条件の状態一覧] ダイアログボックスについては、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド 15.2.30 [待ち合わせ条件の状態一覧] ダイアログボックス」を参照してください。

(1) 待ち合わせ対象ユニットが起動条件を使用する場合に、待ち合わせの状況を確認する

起動条件を使用する待ち合わせ対象ユニットを JP1/AJS3 - View の [待ち合わせ条件の状態一覧] ウィンドウまたは Web GUI (ジョブポータル) の [待ち合わせ条件の状態一覧] ダイアログボックスで表示すると、待ち合わせ対象ユニットの情報として監視世代の情報が表示されます。監視世代の状態および待ち合わせ状態から、待ち合わせの状況を把握できます。

例えば、「実行世代に異常終了がある場合」の設定を「実行を開始しない」にしている場合、監視世代の状態と待ち合わせ状態から、次のことが把握できます。

(例 1) 監視世代が「監視正常終了」状態で待ち合わせ状態が「完了」の場合

待ち合わせが正常に完了しました。

(例 2) 監視世代が「監視中」状態で待ち合わせ状態が「未完了」の場合

監視世代が実行終了していないため、待ち合わせは完了していません。実行世代に異常終了した世代があるかどうかは、[マンスリースケジュール] ウィンドウや [デイリースケジュール] ウィンドウを表示して確認します。

(例 3) 監視世代が「監視正常終了」状態で待ち合わせ状態が「未完了」の場合

実行世代が実行終了していません。実行世代が「実行中」状態、または「異常検出終了」状態であると考えられます。[マンスリースケジュール] ウィンドウや [デイリースケジュール] ウィンドウを表示して、正常終了していない実行世代を確認します。

8.3.4 待ち合わせ条件付きユニットを検索する

JP1/AJS3 - View の [検索] ウィンドウでは、待ち合わせ対象ユニット名を検索条件に指定して、待ち合わせ条件付きユニットを検索できます。また、簡易検索を利用して、待ち合わせ条件付きユニットを検索するための検索条件を自動で入力することもできます。

JP1/AJS3 - View でのユニットの検索方法については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド 10.2 ユニットの検索して表示する」を参照してください。

9

データベースのメンテナンス

この章では、JP1/AJS3 のデータベースのメンテナンス方法について説明します。

9.1 メンテナンス時期の見積もり

JP1/AJS3 のデータベースは、自動メンテナンス機能または `ajsembdbreclaim` コマンドで、定期的に無効領域を有効領域化するか、もしくは再編成する必要があります。自動メンテナンス機能を有効にした場合、毎日ユーザーが指定した時刻に組み込み DB をメンテナンスします。`ajsembdbreclaim` コマンドを使用する場合、ユーザーが任意のタイミングでコマンドを実行するか、ジョブとして登録して、定期的にメンテナンスします。

`ajsembdbreclaim` コマンドを実行する時期および再編成時期を見積もるには、データベース領域を解析します。次に示す方法で実測した解析値を基に、時期を見積もってください。

再編成の時期を見積もる場合、週単位や月単位でピークとなる日や、週および月単位での増加分を考慮してください。

9.1.1 データベース領域の解析

`ajsembdbstatus` コマンドを実行して、データベースの状態を確認します。

`ajsembdbstatus` コマンドを使って解析した結果、空きセグメントが少なく空きページが多い場合、データベースをメンテナンスしてください。

`ajsembdbstatus` コマンドについては、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド `ajsembdbstatus`」を参照してください。

データベースに無効領域が大量に発生している状態で、`ajsembdbreclaim` コマンドを実行した場合、システムログを大量に使用することがあります。メンテナンスを長期間実施していないことによって、無効領域が大量に発生している場合、`ajsembdbreclaim` コマンドの実行に必要なシステムログの容量を見積もってください。必要なシステムログの容量は、各テーブルおよびインデクスを次の計算式で見積もって最大となる値です。計算式に必要な項目は、`ajsembdbstatus` コマンドに `-db` および `-d` オプションを指定して実行することで、確認できます。

$((\text{Collect On Segment}) + (\text{Collect Prearranged Page}^*) / 10) * 0.004$ (単位：メガバイト)

注※

AJSJINF テーブル以外のテーブルの場合は、「Base row segment」の「Collect Prearranged Page」の値を代入してください。

AJSJINF テーブルの場合は、「Base row segment」と「BINARY segment」の「Collect Prearranged Page」の値を加算してから代入してください。なお、AJSJINF テーブルはバックアップ強化機能が有効な場合だけ存在するテーブルです。

必要なシステムログの容量を見積もった結果、システムログが不足する場合には、`ajsembdbaddlog` コマンドでシステムログを追加して、`ajsembdbreclaim` コマンドを実行してください。

ajsembdbaddlog コマンドについては、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド ajsembdbaddlog」を参照してください。

ajsembdbreclaim コマンドについては、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド ajsembdbreclaim」を参照してください。「Collect On Segment」, 「Collect Prearranged Page」および「Collect On Page」については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド ajsembdbstatus」を参照してください。

9.1.2 領域不足のメッセージ

JP1/AJS3 のデータベースは、データの格納効率が悪くなると Windows イベントログまたは syslog にメッセージを出力します。メッセージが出力された場合、ajsembdbstatus コマンドでデータベースの状態を解析し、必要に応じてデータベースを再編成してください。出力されるメッセージについては、「[5.2.1 データベース使用状況の確認方法](#)」を参照してください。

データベースをメンテナンスまたは再編成した直後に、まだメッセージが出力される場合は、RD エリアを拡張する必要があります。RD エリアの拡張については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド ajsembdbaddarea」を参照してください。

9.2 メンテナンスの実行

自動メンテナンス機能およびajsembdbreclaim コマンドによるメンテナンス方法およびデータベース再編成の方法について説明します。

9.2.1 自動メンテナンス機能を使用する場合

自動メンテナンス機能を使用したメンテナンスについて説明します。

自動メンテナンス機能を使用すると、1日に1回、指定した時刻に自動でメンテナンスを実行できます。

なお、特定のジョブのあとにメンテナンスを実行させるなどの高度なスケジューリングをしたい場合は、ajsembdbreclaim コマンドをJP1/AJS3のジョブとして定義して、実行させることを推奨します。詳細は「9.2.2(1) ajsembdbreclaim コマンドを自動で実行する」を参照してください。

自動メンテナンス機能を使用するかどうかは、環境設定パラメーターDBAUTOMAINTENANCEで設定します。設定方法の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 6.8.1 組み込み DB の自動メンテナンス機能の設定」(Windows の場合)、またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 15.9.1 組み込み DB の自動メンテナンス機能の設定」(UNIX の場合)を参照してください。

9.2.2 ajsembdbreclaim コマンドを実行する場合

ajsembdbreclaim コマンドによるメンテナンスについて説明します。

(1) ajsembdbreclaim コマンドを自動で実行する

ajsembdbreclaim コマンドをJP1/AJS3のジョブとして定義すると、スケジュールに従ってajsembdbreclaim コマンドを自動的に実行できるようになります。スケジューリングする場合は、1日に1回ajsembdbreclaim コマンドのジョブを実行するスケジュール設定を推奨します。

ajsembdbreclaim コマンドを自動で実行する運用例を次に示します。

(a) 定義方法

毎週第5運用日の23:00にajsembdbreclaim コマンドを実行する場合の定義例

1. 次に示す内容のユニット定義ファイルを作成する。

Windows の場合

```
unit= ajsembdbreclaim-netwin,,jp1admin,;
{
    ty=n;
    sd=1,*5;
```

```

st=1,23:00;
cy=1,(5,d);
sh=1,ca;
unit= ajsembdbreclaim-jobwin;
{
    ty=pj;
    sc="C:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥tools¥ajsembdbreclaim";
    prm="-m manager";
}
}

```

UNIX の場合

```

unit= ajsembdbreclaim-netunix,,jp1admin,;
{
    ty=n;
    sd=1,*5;
    st=1,23:00;
    cy=1,(5,d);
    sh=1,ca;
    unit= ajsembdbreclaim-jobunix;
    {
        ty=j;
        sc="/opt/jp1ajs2/tools/ajsembdbreclaim";
        prm="-m manager";
    }
}

```

2. 次に示すコマンドを実行してユニットを定義する。

「ajsdefine ユニット定義ファイル名」コマンドを実行します。

ajsembdbreclaim.txt という名称でユニット定義ファイルを作成した場合のコマンドの実行例を次に示します。

```
ajsdefine ajsembdbreclaim.txt
```

3. 次に示すコマンドを実行してユニットを計画実行登録する。

「ajsentry -s ユニット名」コマンドを実行します。

コマンドの実行例を次に示します。

```
ajsentry -s /ajsembdbreclaim-netwin
```

定義したスケジュール情報に従って、自動的に空きページが回収されます。

なお、JP1/AJS3 - View を使用して、計画実行登録することもできます。

(2) ajsembdbreclaim コマンドを手動で実行する

ajsembdbreclaim コマンドを手動で実行する方法を次に示します。ajsembdbreclaim コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド ajsembdbreclaim」を参照してください。

なお、ajsembdbreclaim コマンドを組み込み DB のオンライン中に実行すると、データベースサーバのトランザクション終了を待ってからajsembdbreclaim コマンドが実行されます。そのため、ajsembdbreclaim コマンドを実行する場合、ジョブやジョブネットの実行負荷が高い時間帯や、コマンドまたは JP1/AJS3 - View でのユニットの操作中は避けてください。

Windows ホストの場合

JP1/AJS3 - Manager のインストール先フォルダ¥tools¥ajsembdbreclaim

UNIX ホストの場合

/opt/jp1ajs2/tools/ajsembdbreclaim

コマンドの使用例

- マネージャー (JP1/AJS3 - Manager) 内の全スケジューラーサービスを対象とする場合
ajsembdbreclaim -m manager
- スケジューラーサービスを対象とする場合
ajsembdbreclaim -m scheduler -F AJSR00T1

9.2.3 データベースを再編成する場合

データベースを再編成する方法について説明します。

(1) ajsembdbrorg コマンドでデータベースを再編成する

データベースを手動で再編成する手順を次に示します。

なお、次に示す手順で記載するコマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド」およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 2. セットアップコマンド」を参照してください。

1. JP1/AJS3 のスケジューラーサービスを終了する。

jajs_spmd_stop コマンドまたはajsstop コマンドを使って、該当する JP1/AJS3 のスケジューラーサービスを終了します。再編成対象の組み込み DB で情報が管理されているスケジューラーサービスをすべて終了してください。スケジューラーサービスと組み込み DB の関連づけについては、ajsembdbidlist コマンドで確認できます。

コマンドの形式 (jajs_spmd_stop コマンドの場合)

jajs_spmd_stop [-h 論理ホスト名] -n jajs_schd -F スケジューラーサービス名

コマンドの使用例

jajs_spmd_stop -n jajs_schd -F AJSR00T2

コマンドの形式 (ajsstop コマンドの場合)

ajsstop -F スケジューラーサービス名

コマンドの使用例

```
ajsstop -F AJSR00T2
```

2. JP1/AJS3 のエージェント管理を終了する。

jajs_hstd_stop コマンドを使って、エージェント管理を終了します。

コマンドの形式

- Windows の場合

```
jajs_hstd_stop [-h 論理ホスト名] -n agentm
```

- UNIX の場合

```
jajs_hstd_stop [-h 論理ホスト名] -n ajsagtmp
```

コマンドの使用例

- Windows の場合

```
jajs_hstd_stop -n agentm
```

- UNIX の場合

```
jajs_hstd_stop -n ajsagtmp
```

3. 接続している JP1/AJS3 - View およびコマンドをすべて停止する。

JP1/AJS3 - View およびスケジューラーのコマンドが動作していないことを確認してください。

4. ajsembdbreclaim コマンドを使用して、空きセグメントの回収を行う。

空きセグメントが少ない状態で再編成を実施すると、作業領域が不足して、再編成に失敗する場合があります。これを避けるため、事前に空きセグメントを回収することを推奨します。

コマンドの使用例

- Windows の場合

```
JP1/AJS3 - Manager のインストール先フォルダ¥tools¥ajsembdbreclaim -m manager
```

- UNIX の場合

```
/opt/jp1ajs2/tools/ajsembdbreclaim -m manager
```

5. ajsembdbrorg コマンドを使ってデータベースを再編成する。

コマンドの使用例

- Windows の場合

```
ajsembdbrorg -k unld -F AJSR00T2 -d C:¥tmp
```

```
ajsembdbrorg -k reld -F AJSR00T2 -d C:¥tmp
```

- UNIX の場合

```
ajsembdbrorg -k unld -F AJSR00T2 -d /tmp
```

```
ajsembdbrorg -k reld -F AJSR00T2 -d /tmp
```

エージェント管理データベースを再編成する場合

- Windows の場合

```
ajsembdborg -k unld -agent -d C:¥tmp
```

```
ajsembdborg -k reld -agent -d C:¥tmp
```

- UNIX の場合

```
ajsembdborg -k unld -agent -d /tmp
```

```
ajsembdborg -k reld -agent -d /tmp
```

注

-d オプションに指定するディレクトリに必要な容量を確保してください。

-k unld で取得したデータを使用して、-k reld を実行するため、-d で指定するディレクトリは、-k unld, reld で同じディレクトリを指定してください。

-k unld でエラーが発生した場合、作成されたファイルを使用して-k reld を実行しないでください。データベースの内容が不正になるおそれがあります。

-k reld でエラーが発生した場合、データベースの内容が不正になっています。エラーの要因を取り除いて-k reld を再実行し、正常終了したことを確認するまでは、JP1/AJS3 サービスを起動しないでください。

-k reld でメッセージ KFP11756-E が出力された場合は、ユニット数や保存世代数などに対して、組み込み DB のデータベース領域が不足しています。データベース領域を見積もって、不足している領域を拡張してください。見積もりについての詳細は、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 23.2 データベース領域の見積もり」を参照してください。不足している領域を拡張したあと、-k reld を実行してください。

6. JP1/AJS3 のエージェント管理を起動する。

jajs_hstd コマンドを使って、エージェント管理を起動します。

コマンドの形式

- Windows の場合

```
jajs_hstd [-h 論理ホスト名] -n agentm
```

- UNIX の場合

```
jajs_hstd [-h 論理ホスト名] -n ajsagtmd
```

コマンドの使用例

- Windows の場合

```
jajs_hstd -n agentm
```

- UNIX の場合

```
jajs_hstd -n ajsagtmd
```

7. JP1/AJS3 のスケジューラーサービスを起動する。

jajs_spmd コマンドまたはajsstart コマンドを使って、該当する JP1/AJS3 のスケジューラーサービスを起動します。また、関連するサービスも起動してください。

コマンドの形式 (jajs_spmd コマンドの場合)

```
jajs_spmd [-h 論理ホスト名] -n jajs_schd -F スケジューラーサービス名
```

コマンドの使用例

```
jajs_spmd -n jajs_schd -F AJSR00T2
```

コマンドの形式 (ajsstart コマンドの場合)

```
ajsstart -F スケジューラーサービス名
```

コマンドの使用例

```
ajsstart -F AJSR00T2
```

(2) スクリプトを使用してデータベースを再編成する

組み込み DB をスクリプトで一括してデータベースを再編成する手順を次に示します。ここでは手順の説明に続いて、使用例を示します。

なお、次に示す手順で記載するコマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド」およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 2. セットアップコマンド」を参照してください。

補足事項

- 処理内容としては、「(1) [ajsembdborg コマンドでデータベースを再編成する](#)」で説明している再編成と同等であるため、(1)の方法で作業をすることを推奨します。
- バックアップ強化機能を有効に設定している組み込み DB に対して、次の手順は適用できません。(1)の方法で作業を実施してください。

(a) 再編成の手順

再編成の手順は、次のとおりです。

1. 組み込み DB のコマンドを実行するために必要な環境変数を設定する。

設定する環境変数を次の表に示します。

表 9-1 設定が必要な環境変数

設定する環境変数	環境変数に指定する内容
JP1_HOSTNAME	クラスタで運用している場合に、論理ホスト名を指定します。
PATH	組み込み DB のコマンドを格納するディレクトリを指定します。 Windows の場合 組み込み DB 運用ディレクトリ¥bin UNIX の場合 組み込み DB 運用ディレクトリ/bin
PDCONFPATH	組み込み DB の定義ファイルを格納するディレクトリを指定します。

設定する環境変数	環境変数に指定する内容
PDCONFPATH	Windows の場合 組み込み DB 運用ディレクトリ¥conf UNIX の場合 組み込み DB 運用ディレクトリ/conf
PDDIR	組み込み DB 運用ディレクトリ名を指定します。
PDLANG	ANY を指定します。
PDUSER	組み込み DB 管理者（スケジューラーデータベースのテーブルの所有者）のユーザーおよびパスワード（ユーザー/パスワード）を指定します。 (例) PDUSER="root"/"root"
PDUXPLDIR	Windows の場合だけ、組み込み DB 作業ディレクトリ名を指定します。
SHLIB_PATH*	UNIX の場合だけ、組み込み DB 運用ディレクトリ/lib を指定します。

注※

Solaris, Linux の場合は、LD_LIBRARY_PATH に、AIX の場合は、LIBPATH になります。

Windows の場合の環境変数設定例

```
x:¥> set PDDIR=c:¥Program Files¥HITACHI¥JP1AJS2¥embdb¥_JF0
x:¥> set PDCONFPATH=%PDDIR¥¥conf
x:¥> set PDUXPLDIR=%PDDIR¥¥uxpldir

x:¥> set PDUSER="root"/"root"
x:¥> set PDLANG=ANY
x:¥> set JP1_HOSTNAME=lhost1
x:¥> set PATH=%PATH%;¥PDDIR¥¥bin
```

UNIX (HP-UX) の場合の環境変数設定例

```
# PDDIR=/opt/jp1ajs2/embdb/_JF0
# PDCONFPATH=$PDDIR/conf
# PDUSER="root"/"root"
# PDLANG=ANY
# SHLIB_PATH=$PDDIR/lib
# PATH=$PATH:$PDDIR/bin

# export PDDIR PDCONFPATH PDUSER PDLANG SHLIB_PATH PATH
```

2. JP1/AJS3 のスケジューラーサービスを終了する。

jajs_spmd_stop コマンドまたはajsstop コマンドを使って、該当する JP1/AJS3 のスケジューラーサービスを終了します。再編成する RD エリアを使用しているすべてのスケジューラーサービスを終了してください。

コマンドの形式 (jajs_spmd_stop コマンドの場合)

```
jajs_spmd_stop [-h 論理ホスト名] -n jajs_schd -F スケジューラーサービス名
```

コマンドの使用例

```
jajs_spm�_stop -n jajs_schd -F AJSR00T2
```

コマンドの形式 (ajsstop コマンドの場合)

```
ajsstop -F スケジューラーサービス名
```

コマンドの使用例

```
ajsstop -F AJSR00T2
```

3. JP1/AJS3 のエージェント管理を終了する。

jajs_hstd_stop コマンドを使って、エージェント管理を終了します。

コマンドの形式

- Windows の場合

```
jajs_hstd_stop [-h 論理ホスト名] -n agentm
```

- UNIX の場合

```
jajs_hstd_stop [-h 論理ホスト名] -n ajsagtmp
```

コマンドの使用例

- Windows の場合

```
jajs_hstd_stop -n agentm
```

- UNIX の場合

```
jajs_hstd_stop -n ajsagtmp
```

4. 接続している JP1/AJS3 - View およびコマンドをすべて停止する。

JP1/AJS3 - View およびスケジューラーのコマンドが動作していないことを確認してください。

5. ajsembdbreclaim コマンドを使用して、空きセグメントの回収を行う。

空きセグメントが少ない状態で再編成を実施すると、作業領域が不足して、再編成に失敗する場合があります。これを避けるため、事前に空きセグメントを回収することを推奨します。

コマンドの使用例

- Windows の場合

```
JP1/AJS3 - Manager のインストール先フォルダ¥tools¥ajsembdbreclaim -m manager
```

- UNIX の場合

```
/opt/jp1ajs2/tools/ajsembdbreclaim -m manager
```

6. 次に示すスクリプトを実行する。

再編成スクリプトはサンプルが提供されています。作業ディレクトリにコピーして使用してください。

- Windows の場合

```
JP1/AJS3 のインストール先フォルダ¥tools¥ajsembdbcond-sample.bat
```

- UNIX の場合

```
/opt/jp1ajs2/tools/ajsembdbcond-sample
```

ajsembdbcond スクリプトについては、「(b) 再編成スクリプトの形式」を参照してください。

スクリプトの使用例

```
ajsembdbcond
```

(サンプルスクリプトを、ajsembdbcond に名称変更した場合)

7. JP1/AJS3 のエージェント管理を起動する。

jajs_hstd コマンドを使って、エージェント管理を起動します。

コマンドの形式

- Windows の場合

```
jajs_hstd [-h 論理ホスト名] -n agentm
```

- UNIX の場合

```
jajs_hstd [-h 論理ホスト名] -n ajsagtmp
```

コマンドの使用例

- Windows の場合

```
jajs_hstd -n agentm
```

- UNIX の場合

```
jajs_hstd -n ajsagtmp
```

8. JP1/AJS3 のスケジューラーサービスを起動する。

jajs_spmd コマンドまたはajsstart コマンドを使って、該当する JP1/AJS3 のスケジューラーサービスを起動します。

コマンドの形式 (jajs_spmd コマンドの場合)

```
jajs_spmd [-h 論理ホスト名] -n jajs_schd -F スケジューラーサービス名
```

コマンドの使用例

```
jajs_spmd -n jajs_schd -F AJSR00T2
```

コマンドの形式 (ajsstart コマンドの場合)

```
ajsstart -F スケジューラーサービス名
```

コマンドの使用例

```
ajsstart -F AJSR00T2
```

(b) 再編成スクリプトの形式

再編成スクリプトを使うと、組み込み DB のテーブルおよびインデクスを再編成できます。

形式

```
ajsembdbcond-sample [-u ユーザー名 -p パスワード]
```

引数

-u ユーザー名

テーブルの再編成を実行するユーザー名（テーブル所有ユーザー）を指定します。ユーザー名を省略した場合、スクリプト内部で指定されているユーザー名で再編成されます。

-p パスワード

テーブルの再編成を実行するユーザーのパスワードを指定します。パスワードを省略した場合、スクリプト内部で指定されているユーザーのパスワードで再編成されます。

補足事項

ユーザー名やパスワードを指定する場合は、次のように指定してください。

Windows の場合：”root”

UNIX の場合：¥”root¥”

” ”で囲むことで、大文字、小文字が区別されます。

(c) 再編成スクリプトのカスタマイズ

再編成スクリプトのカスタマイズについて説明します。スクリプトファイルは、元のスクリプトファイルを作業ディレクトリにコピーしたあと、編集してから使用してください。構築された組み込み DB 環境ごとに、スクリプトファイルを用意してください。カスタマイズできる項目を次に示します。

CUSTOM_PDDIR=組み込み DB 運用ディレクトリ

組み込み DB 運用ディレクトリ名を指定します。

環境変数PDDIR が設定済みの場合は、環境変数PDDIR の設定を優先します。

また、環境変数PDDIR が設定されていない場合で、スクリプトファイル内でCUSTOM_PDDIR を指定しないときは、テーブルの再編成が実行されません。

CUSTOM_PDCONFPATH=組み込み DB システム定義ファイル格納ディレクトリ

組み込み DB システム定義ファイル格納ディレクトリ名を指定します。

環境変数PDCONFPATH が設定済みの場合は、環境変数PDCONFPATH の設定を優先します。

環境変数PDCONFPATH が設定されていない場合で、スクリプトファイル内でCUSTOM_PDCONFPATH を指定しないときは、テーブルの再編成が実行されません。

CUSTOM_PDUXPLDIR=組み込み DB 作業ディレクトリ

Windows の場合だけ指定が必要です。組み込み DB 作業ディレクトリ名を指定します。

環境変数PDUXPLDIR が設定済みの場合は、環境変数PDUXPLDIR の設定が優先されます。

また、環境変数PDUXPLDIR が設定されていない場合で、スクリプトファイル内でCUSTOM_PDUXPLDIR を指定しないときは、テーブルの再編成が実行されません。

CUSTOM_EMBDB_USER=テーブル所有者名

再編成コマンドを実行するユーザー名を指定します。

テーブルの所有者ユーザーを指定してください。

CUSTOM_EMBDB_USER にユーザー名を指定していても、スクリプトの引数でユーザー名を指定した場合は、スクリプトの引数の値が優先されます。

CUSTOM_EMBDB_PASS=テーブル所有者名のパスワード

再編成コマンドを実行するユーザーのパスワードを指定します。

CUSTOM_TABLE_LIST=テーブル名

再編成するテーブルのリストをスペースの区切りで指定します。

指定しない場合は、テーブルの再編成が実行されません。

CUSTOM_TABLE_RDAREA=テーブル格納 RD エリア

再編成するテーブルを格納している RD エリアを指定します。

指定しない場合は、テーブルの再編成が実行されません。

CUSTOM_INDEX_RDAREA=インデクス格納 RD エリア

再編成するテーブルのインデクスを格納している RD エリアを指定します。

指定しない場合は、テーブルの再編成が実行されません。

CUSTOM_TEMP_DIR=一時ファイル格納ディレクトリ

再編成コマンドの制御ファイルやデータベースからアンロードしたデータファイルなどを格納するフォルダ名をフルパスで指定します。

指定しない場合、Windows は「C:¥TEMP」が、UNIX は「/tmp」が仮定されます。

複数の組み込み DB 環境を構築している場合や、複数のスケジューラサービスを構築している場合は、スクリプトの同時実行などによるデータ消失を避けるために、これらの中で使用する一時ファイル格納ディレクトリが重複しないように指定してください。

CUSTOM_LOG_FILE=ログ出力ファイル

スクリプトの実行結果のログを出力するファイルをフルパスで指定します。ログの出力先ファイル名を指定した場合、ログファイルは無限に増えるファイルとなるので、必要に応じて削除してください。

指定しない場合は、標準出力にログが出力されます。

補足事項

- スクリプトを実行できるユーザー
スクリプト内で使用するコマンドは、組み込み DB システム管理者だけが実行できます。OS 上の組み込み DB システム管理者ユーザーでスクリプトを実行してください。
- ユーザー名やパスワードを指定する場合は、次のように指定してください。
Windows の場合：“root”
UNIX の場合：“¥”root¥”
” ”で囲むことで、大文字、小文字が区別されます。
- エラー発生時の対処方法
テーブルの再編成中、アンロードしたデータのリロード処理に失敗すると、データベース上のテーブルやインデクスが空になっている場合があります。その場合には、アンロードデータから手動でリロード処理を実行する必要があります。

また、再編成中にエラーが発生すると、RD エリアは閉塞されたままになるので、回復処理を実行したあと、閉塞を解除してください。

リロード中にエラーが発生した場合のテーブルを次の表に示します。

表 9-2 エラー発生時（リロード中）のテーブルの状態と回復方法

エラー発生直前のメッセージ	RD エリア内のテーブルの状態	回復方法
なし	再編成実行前の状態	該当テーブルの再編成を再実行
KFPL00721-I	テーブル削除済み	該当テーブルのリロードを再実行
KFPL00712-I KFPL00732-I	テーブル作成未完	該当テーブルのリロードを再実行
KFPL00714-I KFPL00734-I	テーブル作成終了	該当テーブルのリロードを再実行
KFPL00715-I	インデクス作成未完	該当テーブルのリロードを再実行
KFPL00716-I	インデクス作成終了	不要

(例) リロードを再実行する場合

データのリロードに失敗した場合、スクリプトの次のパラメーターに指定したフォルダにアンロードしたデータファイルが格納されています。

CUSTOM_TEMP_DIR

指定していない場合、Windows は「C:¥TEMP」が、UNIX は「/tmp」が仮定されます。

このフォルダには次のファイルが作成されます。

rorg_ctrl：再編成に必要なコントロールファイル

08-10-01 以前のバージョンの場合

unldfile：表データ

08-10-02 以降のバージョンの場合

unldfile_テーブル名：表データ

このフォルダに作成されたファイルを使用してリロードを実行してください。

UNIT テーブルのリロード時に失敗した場合、再編成の再実行コマンドは次のとおりになります。

コマンドの実行例

Windows の場合：pdrorg -k reld -t AJSUNIT C:¥tmp¥rorg_ctrl

UNIX の場合：pdrorg -k reld -t AJSUNIT /tmp/rorg_ctrl

表 9-2 を参考にして、どの表でのリロードが失敗しているかを特定してください。

9.3 QUEUE ジョブ, サブミットジョブを使用している場合のデータベース再編成

QUEUE ジョブ, サブミットジョブを使用している場合, ジョブ数に応じて適切な時期に ISAM データベースを再編成する必要があります。ここでは, ISAM データベースの再編成について説明します。

9.3.1 ISAM データベースの再編成

ISAM データベースは, データの実体を格納する「データファイル」と, アクセスを高速化できるように, データへのインデクスを管理する「キーファイル」から成り立っています。ISAM は, レコードを削除しても無効領域になるだけで, ファイルサイズが自動的に縮小されることはありません。

ISAM データベースを使用すると, 日々の運用で占有量が増えてしまうことによるファイルサイズの問題と, ファイルサイズの肥大化およびフラグメンテーション化によるジョブ実行性能の劣化の問題が発生します。また, 突然の電源ダウンなどで強制停止された場合, ISAM ファイルのインデクスが不整合となるおそれがあります。

これらの問題は, QUEUE ジョブ, サブミットジョブ数に応じて適切な時期に ISAM データベースを再編成することで解決できます。

なお, JP1/AJS3 - Agent は JP1/AJS3 のデータベースを持たないため, 再編成の必要はありません。

注意事項

- メンテナンスモードおよび自動再編成スクリプト (jqautocond) による再編成
対象の物理ホストもしくは論理ホストの作業ディレクトリがあるドライブ, またはパーティションに, 再編成対象の ISAM ファイルの中で最もサイズが大きいファイルの 2 倍程度の空き容量が必要です。再編成時には, 次のディレクトリを作業ディレクトリとして使用します。

Windows の場合

QUEUE ジョブ, サブミットジョブの実行環境のマネージャプロセス実行時のワークフォルダ

UNIX の場合

環境設定パラメータ WorkPath に指定したマネージャプロセス実行時のワークディレクトリ

また, QUEUE ジョブ, サブミットジョブの実行環境のデータベースディレクトリがあるドライブまたはパーティションに, 再編成対象の ISAM ファイルの中で最もサイズが大きいファイルと同程度の空き容量が必要です。

- jqpdbcond コマンドによる再編成
ファイルをバックアップして保存した上で, 再編成を実施してください。jqpdbcond コマンドは, -d オプションで指定したディレクトリを作業ディレクトリとして使用します。-d オプションで指定したディレクトリがあるドライブまたはパーティションには, 再編成対象のジョブ実行環境の ISAM キーファイルの中で最もサイズが大きいキーファイルの 2 倍以上の空き容量が必要です。また, ジョ

ブ実行環境データベースディレクトリがあるドライブまたはパーティションには、再編成対象のジョブ実行環境の ISAM ファイルの中で最もサイズが大きいファイルと同程度の空き容量が必要です。
-d オプションを指定しない場合は、OS の標準的なワークディレクトリを使用します。マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」の Jiscond コマンドの説明を参照してください。

(1) jajs_maintain コマンドで再編成する

バージョン 07-00 以降の JP1/AJS2 - Manager および JP1/AJS3 - Manager では、jajs_maintain コマンドによってマネージャー機能を縮退し、ISAM データベースを再編成（メンテナンス）できます。マネージャー機能を縮退して再編成する方法では、稼働中のサービスに対してデータベースの切断要求を出し、データベースを切り離してから、安全に ISAM データベースを再編成できます。

ISAM データベースを再編成するときは、jajs_maintain コマンドによるデータベースの再編成を推奨します。

jajs_maintain コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 4. 特別な運用で使用するコマンド jajs_maintain」を参照してください。

(2) jpqautocond スクリプトを利用して再編成する

QUEUE ジョブ、サブミットジョブの実行環境のデータベースは、ジョブ情報の保存日数で指定された日数を超過したジョブ情報については、自動的にレコードを削除します。レコードが削除されると、無効領域が発生します。データを格納する領域は再利用されますが、ISAM ファイルのキー再利用機能を有効にしていない場合、キーファイルには無効領域が残ります。データベースを再編成することで、占有されたディスク領域を解放できます。また、無効領域が多くあるデータベースへアクセスするとディスクの I/O 回数が増加し、性能が低下することがあります。これも再編成することで改善されます。

ジョブ実行環境データベースは jpqautocond スクリプトを使用して再編成します。

また、jqpdbcond コマンドでも QUEUE ジョブ、サブミットジョブの実行環境のデータベースを再編成できます。その場合は、必ずバックアップを取得してから再編成してください。jqpdbcond コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド jqpdbcond」を参照してください。

(a) 未使用領域率の表示と再編成の時期

QUEUE ジョブ、サブミットジョブの実行環境の、データベースの未使用領域率の割合は、jqpdbcond -l コマンドで確認できます。ISAM ファイルが使用中の場合は、jqpdbcond -L コマンドで未使用領域率の割合を確認できます。ただし、jqpdbcond -L コマンドで未使用領域率を表示した場合、未使用領域率の値に誤差が生じます。jqpdbcond -L コマンドを使用する場合は、ジョブを多く実行する時期を避けて使用してください。

ISAM データベースのキー再利用機能を有効にしていない場合、1 日当たり 1 万件のジョブを実行し、ジョブ情報保存日数が 7 日とすると、ジョブ情報保存日数の経過後 1 日当たり、最大約 86 メガバイトの無効領域が発生します。この無効領域は、再利用されるデータファイル分を含みます。

運用を続けていく中で、キーファイル中に発生する無効領域のサイズが大きくなった場合には、データベースアクセスに要するファイル入出力時間が増えるため、性能が著しく劣化します。

QUEUE ジョブ、サブミットジョブの実行環境のデータベース JPQJOBINFO.K02 ファイルが 20 メガバイトを超えないように監視してください。20 メガバイトを超えても再編成をしないで運用を続けると、性能が急激に悪化することがあります。

なお、キー再利用機能を使用している場合、20 メガバイトに到達することはほとんどありません。ただし、長時間運用によってキーファイル内の利用効率が低下すると、このサイズに達するおそれがあるため、ファイルサイズを監視することを推奨します。

また、データベース再編成の時期については、ジョブ情報の保存日数も目安にしてください。ジョブ情報の保存日数については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.5 ジョブ実行環境設定」を参照してください。

(b) 未使用領域サイズおよび未使用領域サイズしきい値の出力

QUEUE ジョブ、サブミットジョブの実行環境の、データベースの未使用領域サイズは、`jqpdbcond -i` コマンドで確認できます。未使用領域サイズは通知メッセージに出力されます。

また、未使用領域サイズがしきい値に達しているかを、`jqpdbcond -t` コマンドで確認できます。未使用領域サイズしきい値に達していた場合は、警告メッセージが出力されます。

メッセージの出力先には、次の出力先を単独または組み合わせて指定できます。

- 標準エラー出力
- Windows イベントログまたは `syslog`
- JP1 イベント

ジョブを多く実行する時期を避けて、`jqpdbcond -t` コマンドをジョブとして定義・実行することで、定期的に ISAM ファイルの状態を確認できます。

(c) 再編成の手順

QUEUE ジョブ、サブミットジョブの実行環境のデータベースの再編成手順を次に示します。

1. JP1/AJS3 サービスを停止する。

2. 環境変数 `JP1_HOSTNAME` を設定する。

論理ホストのデータベースを再編成する場合は、環境変数 `JP1_HOSTNAME` に論理ホスト名称を設定してください。

物理ホストでデータベースを再編成する場合は、環境変数 `JP1_HOSTNAME` を設定しないでください。

3. 次に示すスクリプトを実行する。または、`jqpdbcond` コマンドを実行する。

Windows の場合

JP1/AJS3 のインストール先フォルダ¥bin¥jqautocond.bat

UNIX の場合

/opt/jp1ajs2/bin/jqautocond

注意事項

次に示すスクリプトやコマンドを同時に実行しないでください。

- jqautocond
- jqdbcond -x -k
- jajs_maintain -m manager

10

クラスタシステムでの運用

この章では、クラスタシステムで JP1/AJS3 を運用しているときの処理の流れについて説明します。

10.1 クラスタシステムの概要


クラスタシステムとは、複数のサーバシステムを連携して一つのシステムとして運用するシステムで、障害が発生しても業務を継続できるようにすることを目的としています。業務を実行中のサーバで障害が発生すると、待機していた別のサーバが業務の処理を引き継ぎます。これによって、障害発生時の業務の中断を防ぎます。

クラスタシステムを構成するそれぞれのサーバシステムのうち、業務を実行中のシステムを実行系、実行系の障害時に業務を引き継げるよう待機しているシステムを待機系と呼びます。障害が発生したときに、業務を実行するサーバを実行「系」から待機「系」に切り替えるため、クラスタシステムのことを「系切り替えシステム」とも呼びます。

JP1/AJS3 では、システムに障害が発生した場合のほか、JP1/AJS3 サービスプロセスに障害が発生した場合にもクラスタ運用できます。JP1/AJS3 では、1 台のホストに仮想的に複数台の論理ホストを定義し、論理ホスト単位に JP1/AJS3 サービスを起動できるようにすることでクラスタ運用に対応しています。また、論理ホストごとに共有ディスクや IP アドレスの引き継ぎをすることによって、クラスタ運用できるようにしています*。

クラスタ運用時、1 台のホストで複数の JP1/AJS3 サービスが起動している動作イメージを次の図に示します。

図 10-1 JP1/AJS3 サービスの複数起動



ここでは、JP1/AJS3 がサポートするクラスタシステムの前提条件、システム構成、クラスタ運用時の処理の流れ、フェールオーバーが発生したときの対処方法を説明します。なお、クラスタ運用する場合のセットアップについては、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 8. クラスタ運用時のセットアップ」(Windows の場合) またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 17. クラスタ運用時のセットアップ」(UNIX の場合) を参照してください。

注※

JP1/AJS3 - Web Console では、1 台のホストに仮想的に複数台の論理ホストを定義することはできません。1 台のホストで起動できる JP1/AJS3 - Web Console のサービスは一つだけであり、そのサー

ピスの処理とともに共有ディスクや IP アドレスの引き継ぎをすることによって、クラスタ運用に対応しています。

JP1/AJS3 - Web Console がサポートするクラスタシステムの前提条件、システム構成については、「10.1.3 JP1/AJS3 - Web Console がサポートするクラスタ構成」を参照してください。

ユーザープログラムを使うジョブを定義している場合の補足事項

ユーザープログラムを使うジョブを定義している場合、例えば、データベース更新ジョブを再実行すると二重更新になったり、印刷ジョブを再実行すると同じものが2回印刷されたりします。実行ロギングを出力したり、複数回実行させたりしないように判定ジョブを定義するなどして、フェールオーバー時の運用に対応させておくことを推奨します。

10.1.1 JP1/AJS3 のクラスタシステムでの前提条件とサポート範囲

JP1/AJS3 は、クラスタシステムでは論理ホスト環境で動作し、フェールオーバーに対応します。論理ホスト環境で実行する場合の JP1/AJS3 の前提条件は、共有ディスクや論理 IP アドレスの割り当て・削除・動作監視がクラスタソフトによって正常に制御されていることです。

注意事項

JP1/AJS3 がサポートしているクラスタソフトであっても、システム構成や環境設定によってはここで説明する前提条件を満たさない場合があります。前提条件を満たすよう、システム構成や環境設定を検討してください。

(1) 論理ホスト環境の前提条件

JP1/AJS3 をクラスタシステムで使用する場合、次に示す前提条件があります。

1. クラスタソフトは、次に示す 2.~4.を制御できるプログラムであること。
2. 実行系から待機系へ引き継ぎができる共有ディスクを使用できること。

詳細には次に示す条件を満たすこと。

- JP1/Base および JP1/AJS3 を起動する前に、共有ディスクが割り当てられること。
- JP1/Base および JP1/AJS3 を実行中に、共有ディスクの割り当てが解除されないこと。
- JP1/AJS3 および JP1/Base を停止したあとに、共有ディスクの割り当てが解除されること。
- 実行系ノードからだけ共有ディスクをアクセスできるように、排他制御されていること。
- システムダウンなどでファイルが消えないよう、ジャーナル機能を持つファイルシステムなどでファイルを保護すること。
- フェールオーバーしてもファイルに書き込んだ内容が保証されて引き継がれること。
- フェールオーバー時に共有ディスクを使用中のプロセスがあっても、強制的にフェールオーバーができること。

- 共有ディスクの障害を検知した場合の回復処置はクラスタソフトなどが制御し、JP1/Base と JP1/AJS3 が回復処置を意識する必要がないこと。回復処置の延長で JP1/Base と JP1/AJS3 の起動や停止が必要な場合は、クラスタソフトから JP1/Base と JP1/AJS3 に起動や停止の実行要求をすること。

3. 論理 IP アドレスとして次に示す条件を満たすこと。

- 引き継ぎができる論理 IP アドレスを使って通信できること。
- 論理ホスト名から論理 IP アドレスが一意に求まること。
- JP1/Base および JP1/AJS3 を起動する前に、論理 IP アドレスが割り当てられること。
- JP1/Base および JP1/AJS3 を実行中に、論理 IP アドレスが削除されないこと。
- JP1/Base および JP1/AJS3 を実行中に、論理ホスト名と論理 IP アドレスの対応が変更されないこと。
- JP1/AJS3 および JP1/Base を停止したあとに、論理 IP アドレスが削除されること。
- ネットワーク障害を検知した場合の回復処置はクラスタソフトなどが制御し、JP1/Base と JP1/AJS3 が回復処置を意識する必要がないこと。また、回復処置の延長で JP1/Base と JP1/AJS3 の起動や停止が必要な場合は、クラスタソフトから JP1/Base と JP1/AJS3 に起動や停止の実行要求をすること。

4. 多重起動する場合、論理ホストごとに一つずつの IP アドレスを割り当てること。

5. 論理ホスト名が、hosts ファイルやネームサーバに設定され、TCP/IP 通信ができること。DNS 運用の場合には、FQDN 形式でないホスト名を使用できること。

6. 前提である JP1/Base が、クラスタシステムを使用できる環境であること。

上記の条件が満たされていない場合は、JP1/AJS3 の動作に問題が起きることがあります。例えば、次のような問題が発生します。

- 実行系で書き込んだデータが、フェールオーバーしたときに壊れてしまう場合
JP1/AJS3 でエラー・データ消失・起動失敗などの問題が発生し、正常に動作できません。
- NIC 障害が発生しても回復処置がされない場合
クラスタソフトなどの制御によって NIC が切り替えられるか、または他サーバへフェールオーバーするまで、通信エラーが発生し JP1/AJS3 は正常に動作できません。

(2) 物理ホスト環境の前提条件

物理ホスト環境で JP1/AJS3 を実行する場合、次に示す前提条件があります。また、論理ホスト環境の JP1/AJS3 だけを実行する場合でも、システム環境として次に示す前提条件を満たしている必要があります。

表 10-1 物理ホスト環境の前提条件

物理ホストの構成要素	前提条件
サーバ本体	<ul style="list-style-type: none"> 2 台以上のサーバ機によるクラスタ構成になっていること。 実行する処理に応じた CPU 性能があること。 (例えば、論理ホストを多重起動する場合などに、対応できる CPU 性能があること)

物理ホストの構成要素	前提条件
サーバ本体	<ul style="list-style-type: none"> 実行する処理に応じた実メモリー容量があること。 (例えば、論理ホストを多重起動する場合などに、対応できる実メモリー容量があること)
ディスク	<ul style="list-style-type: none"> システムダウンなどでファイルが消えないよう、ジャーナル機能を持つファイルシステムなどでファイルを保護すること。
ネットワーク	<ul style="list-style-type: none"> ホスト名 (hostname コマンドの結果) に対応する IP アドレスで通信が可能なこと。 (クラスタソフトなどによって通信ができない状態に変更されないこと) JP1/AJS3 の動作中に、ホスト名と IP アドレスの対応が変更されないこと。 (クラスタソフトやネームサーバなどによって変更がされないこと) Windows の場合、ホスト名に対応した NIC がネットワークのバインド設定で最優先になっていること。 (ハートビート用などほかの NIC が優先になっていないこと)
OS, クラスタソフト	<ul style="list-style-type: none"> JP1/AJS3 がサポートするクラスタソフトおよびバージョンであること。 JP1/AJS3 およびクラスタソフトが前提とするパッチやサービスパックが適用済みであること。 フェールオーバーしても同じ処理ができるよう、各サーバの環境が同じになっていること。

(3) JP1/AJS3 がサポートする範囲

論理ホスト環境で JP1/AJS3 を実行する場合、JP1/AJS3 がサポートする範囲は JP1/AJS3 自身の動作だけです。JP1/AJS3 は論理ホスト環境を制御しません。

また、前述の論理ホスト環境および物理ホスト環境の前提条件が満たされていない、または論理ホスト環境の制御に問題がある場合は、JP1/AJS3 の動作に発生した問題もサポートの対象外となります。この場合は、論理ホスト環境を制御しているクラスタソフトや OS で問題に対処してください。

注意事項

- 自ホストで、自ホスト名から IP アドレス解決ができない環境では、ジョブ (標準ジョブ, HTTP 接続ジョブ, アクションジョブ, カスタムジョブ, イベントジョブ) の実行, ジョブ実行制御のコマンド, およびキューレスジョブ実行環境のコマンドは実行できません。
- 論理ホスト名と物理ホスト名が同じ場合は、キューレスジョブ実行機能および定義内容の事前チェック機能を使用できません。

(4) 論理ホスト名の条件

論理ホスト名の条件を次に示します。

- 論理ホスト名が 32 バイト以内であること。
- hosts ファイルやネームサーバに設定され、TCP/IP 通信ができること。DNS 運用の場合には、FQDN 形式でないホスト名を使用できること。
- 前提である JP1/Base で扱える論理ホスト名であること。
詳細については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

論理ホスト名を指定することで、JP1/AJS3 サービスの起動およびコマンドの実行が論理ホストごとに行えるようになります。論理ホスト名は次のどちらかの方法で指定します。

- 環境変数JP1_HOSTNAME
- 各コマンドの論理ホスト指定オプション（通常は-h オプション）
詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド」またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 2. セットアップコマンド」の、各コマンドの説明を参照してください。

各コマンドは、論理ホスト指定オプションが指定されていない場合、環境変数JP1_HOSTNAME に設定された論理ホスト名を使用して実行します。なお、「JP1_HOSTNAME=""」と設定した場合は無視されます。

10.1.2 JP1/AJS3 がサポートするシステム構成

ここでは JP1/AJS3 がサポートするクラスタシステムの構成について説明します。

(1) システム構成の条件


JP1/AJS3 を実行するクラスタシステムは、次のような条件を満たしている必要があります。

- 論理ホストには実行系から待機系に引き継げる共有ディスクや論理 IP アドレスがあること。また、共有ディスクや論理 IP アドレスは、「10.1.1 JP1/AJS3 のクラスタシステムでの前提条件とサポート範囲」で示す条件を満たしていること。
- クラスタシステムを構成する OS は、すべて同じ OS であること。異なる OS でのフェールオーバー構成はサポートしていない。
- JP1/AJS3 - Manager と JP1/AJS3 - Agent とは、1 台のサーバにインストールできない。

(2) サポートするシステム構成の例

(a) アクティブ・スタンバイ構成の場合

アクティブ・スタンバイ構成では、次のようなシステム構成にすることができます。




(b) アクティブ・アクティブ構成の場合

アクティブ・アクティブ構成では、次のようなシステム構成にすることができます。

- ジョブ管理マネージャー +
ジョブ管理マネージャー
(またはジョブ管理マネージャー +
ジョブ実行エージェント)


- ジョブ実行エージェント +
ジョブ実行エージェント




(c) 3ノードの場合

3ノードの場合は、次のようなシステム構成にすることができます。


●ジョブ実行エージェント + 待機 + ジョブ実行エージェント




●ジョブ実行エージェント + 待機 + 待機



●マネージャー + 待機 + マネージャー



●マネージャー + 待機 + 待機



3 ノード以上のクラスタシステムでの JP1/AJS3 の動作について

JP1/AJS3 は、クラスタソフトが制御する論理ホスト環境（共有ディスクと論理 IP アドレス）の上で動作します。ノード数による動作の違いはありません。

3 ノード以上のクラスタシステムであっても、クラスタソフトによって論理ホスト環境が正常に制御されていれば、JP1/AJS3 の動作には特に問題ありません。

10.1.3 JP1/AJS3 - Web Console がサポートするクラスタ構成

JP1/AJS3 - Web Console は、クラスタソフトによるクラスタ運用に対応しています。JP1/AJS3 - Web Console をクラスタ構成にすることで、Web Console サーバに障害が発生した場合でも、フェールオーバーしてクライアントでの業務監視を継続できます。

(1) クラスタシステムの前提条件

JP1/AJS3 - Web Console をクラスタシステムで使用する場合、次に示す前提条件があります。

1. クラスタソフトは、次に示す 2.~4.を制御できるプログラムであること。

2. 実行系から待機系へ引き継ぎができる共有ディスクを使用できること。

詳細には次に示す条件を満たすこと。

- JP1/AJS3 - Web Console を起動する前に、共有ディスクが割り当てられること。
- JP1/AJS3 - Web Console を実行中に、共有ディスクの割り当てが解除されないこと。
- JP1/AJS3 - Web Console を停止したあとに、共有ディスクの割り当てが解除されること。
- 実行系ノードからだけ共有ディスクにアクセスできるように、排他制御されていること。
- システムダウンなどでファイルが消えないよう、ジャーナル機能を持つファイルシステムなどでファイルを保護すること。
- フェールオーバーしてもファイルに書き込んだ内容が保証されて引き継がれること。
- フェールオーバー時に共有ディスクを使用中のプロセスがあっても、強制的にフェールオーバーができること。
- 共有ディスクの障害を検知した場合の回復処置はクラスタソフトなどが制御し、JP1/AJS3 - Web Console が回復処置を意識する必要がないこと。また、回復処置の延長で JP1/AJS3 - Web Console の起動や停止が必要な場合は、クラスタソフトから JP1/AJS3 - Web Console に起動や停止の実行要求をすること。

3. クラスタ運用で使用する IP アドレスとして次に示す条件を満たすこと。

- 引き継ぎができる、クラスタ運用で使用する IP アドレスを使って通信できること。
- クラスタ運用で使用するホスト名から、クラスタ運用で使用する IP アドレスが一意に求まること。
- JP1/AJS3 - Web Console を起動する前に、クラスタ運用で使用する IP アドレスが割り当てられること。
- JP1/AJS3 - Web Console を実行中に、クラスタ運用で使用する IP アドレスが削除されないこと。
- JP1/AJS3 - Web Console を実行中に、クラスタ運用で使用するホスト名とクラスタ運用で使用する IP アドレスの対応が変更されないこと。
- JP1/AJS3 - Web Console を停止したあとに、クラスタ運用で使用する IP アドレスが削除されること。
- ネットワーク障害を検知した場合の回復処置はクラスタソフトなどが制御し、JP1/AJS3 - Web Console が回復処置を意識する必要がないこと。また、回復処置の延長で JP1/AJS3 - Web Console の起動や停止が必要な場合は、クラスタソフトから JP1/AJS3 - Web Console に起動や停止の実行要求をすること。

4. クラスタ運用で使用するホスト名が、hosts ファイルやネームサーバに設定され、TCP/IP 通信ができること。

上記の条件が満たされていない場合は、JP1/AJS3 - Web Console の動作に問題が起きることがあります。例えば、次のような問題が発生します。

- 実行系で書き込んだデータが、フェールオーバーしたときに壊れてしまう場合

JP1/AJS3 - Web Console でエラー・データ消失・起動失敗などの問題が発生し、正常に動作できません。

- NIC 障害が発生しても回復処置がされない場合

クラスタソフトなどの制御によって NIC が切り替えられるか、または他サーバへフェールオーバーするまで、通信エラーが発生し JP1/AJS3 - Web Console は正常に動作できません。

(2) サポートするシステム構成

クラスタ構成の例を次に説明します。

JP1/AJS3 - Web Console と JP1/AJS3 - Manager それぞれでクラスタシステムを構築することで、障害発生時には相互に影響を与えることなくフェールオーバーします。そのため、異なるクラスタシステム上に JP1/AJS3 - Web Console と JP1/AJS3 - Manager を構築することを推奨します。

図 10-2 JP1/AJS3 - Web Console と JP1/AJS3 - Manager を異なるサーバにクラスタを構築する場合





図 10-3 JP1/AJS3 - Web Console と JP1/AJS3 - Manager を同一のサーバに別々でクラス
タを構築する場合



注意事項

JP1/AJS3 - Web Console は、アクティブ・スタンバイ構成のクラスタ構成をサポートしています。
アクティブ・アクティブ構成はサポートしていません。

10.2 障害発生時の系切り替えの流れ

実行系ホストに障害が発生すると、系切り替えが実行され、処理が待機系ホストに移ります。


ここでは、業務運用中にフェールオーバーが発生した場合の処理の流れを説明します。

10.2.1 JP1/AJS3 - Manager に障害が発生した場合のフェールオーバー

JP1/AJS3 - Manager に障害が発生し、フェールオーバーが実行された場合の処理の流れと、起動条件またはイベントジョブが定義されている場合の情報の引き継ぎについて説明します。

業務運用中に JP1/AJS3 - Manager にフェールオーバーが発生した場合の、フェールオーバー後の処理の流れを次の図に示します。

図 10-4 JP1/AJS3 - Manager にフェールオーバーが発生した場合の処理



システムの処理の流れを次に示します。

1. 実行系マネージャーで障害が発生し、JP1/AJS3 - Manager の JP1/AJS3 サービスが停止する。
2. 共有ディスクの内容を待機系に引き継ぐ。
3. 待機系マネージャーの JP1/AJS3 サービスを起動する。
4. サービス起動モードに従って、JP1/AJS3 サービス起動時に自動的にジョブやジョブネットの状態を変更する。

サービス起動モードを確認するには、次に示すコマンドを実行し、環境設定パラメーターSTARTMODE に出力されている起動モードを確認してください。

```
/opt/jp1base/bin/jbsgetcnf -h {JP1_DEFAULT|論理ホスト名}※ ¥  
-c JP1AJSMANAGER ¥  
-n スケジューラーサービス名
```

注※

{JP1_DEFAULT|論理ホスト名}の部分は、物理ホストの場合は「JP1_DEFAULT」を、論理ホストの場合は「論理ホスト名」を指定します。

サービス起動モードごとに、状態変更と変更後のシステムの処理の流れを説明します。

- サービス起動モードで「コールドスタート」を指定している場合

フェールオーバー直前のジョブネットおよびジョブの定義情報だけを引き継ぎ、ジョブネットをすべて「未登録」状態に変更します。運用を再開するには、ジョブネットを再実行登録してください。コールドスタートは、運用するジョブが同時に起動されたり、2回実行されたりしても支障がない場合で、オペレーターが確認するよりも、最初からやり直した方が安全な場合に使用してください。

- サービス起動モードで「ウォームスタート」を指定している場合

フェールオーバー直前の状態を引き継ぎます。状態が「実行待ち」、「キューイング」、「実行中」となっていたジョブの状態をサービス起動時の実際状態に変更します。ただし、ジョブが実行されていなかった場合は、「未実行終了」に、ジョブが実行されていた場合、またはジョブの実際状態が取得できなかった場合は、「終了状態不明」になります。

ジョブネットの状態は、「中断」になります。

開始されていなかったジョブネットは予定どおり運用されますが、ウォームスタートによって異常終了したジョブネットは、状態の変更を確認したあと、手動で再実行してください。起動条件を監視していた場合、障害発生前に受信したイベントの情報を引き継ぎます。

ウォームスタートは、実行中だったジョブの状態を確認し、オペレーターの判断で運用を継続したい場合に使用してください。

- サービス起動モードで「ホットスタート」を指定している場合

フェールオーバー直前の状態を引き継ぎ、「実行中」となっていたジョブの情報を、ジョブ実行先サーバから求めて、できるだけ実際状態に自動的に変更します。

ジョブの実際状態が取得できた場合は、ジョブネットは再実行操作を行うことなく、ジョブネットの定義内容に従って自動的に継続実行します。起動条件を監視していた場合、障害発生前に受信したイベントの情報を引き継ぎます。

ジョブ実行先サーバから情報を求められなかった場合は、ジョブの状態を「異常終了」とします。この場合は、ジョブの状態を確認し、手動で再実行してください。

ホットスタートは、フェールオーバー後も継続して運用したい場合に指定してください。

サービス起動モードを変更する、環境設定パラメーターSTARTMODEの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.4 スケジューラーサービス環境設定」を参照してください。

設定手順については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 4.2 環境設定パラメーターの設定」を参照してください。

フェールオーバー発生時のジョブの状態については、「6.2.1(3) 起動モード別のジョブネットおよびジョブの状態」を参照してください。

5. 手順 4 で状態が変更されたジョブ・ジョブネットに対して、必要に応じて手動で再実行し、引き続き業務を運用する。

起動条件を変更したときのクラスタ運用

運用中に起動条件を変更した場合、変更内容が有効になるのは次回実行予定からとなります。そのため、実行系の JP1/AJS3 - Manager にフェールオーバーが発生した場合、待機系に処理が切り替わっても、変更前の起動条件で監視を続けます。

例えば、スケジュールルール (1) では 11:00、スケジュールルール (2) では 13:00 に、開始時刻が定義されていたとします。

起動条件を 11:30 に変更した場合、(1) は変更前の起動条件で、(2) は変更後の起動条件で監視します。11:00~12:00 の間にフェールオーバーが発生した場合、(1) は変更前の起動条件で監視を引き継ぎます (ただし、再起動後が有効時間内の場合に限ります)。(2) は変更後の起動条件で監視します。

JP1/AJS3 - View 接続時のクラスタ運用

ajsmonsvr プロセスは、JP1/AJS3 - View からの接続によって生成されるプロセスです。フェールオーバー時に、共有ディスクにアクセスしている ajsmonsvr プロセスが残存していると、共有ディスクをアンマウントできません。ajsmonsvr プロセスを停止するには、ajsinetd プロセスを停止してください。

なお、クラスタミドルソフトでは、フェールオーバー時に共有ディスクにアクセスしているプロセスを強制終了します。したがって、ajsinetd プロセスを明示的に停止する必要はありません。ただし、プロセスを強制終了した場合にメッセージが表示されるなど運用上好ましくないときは、ajsinetd プロセスを停止してください。


サブミットジョブ実行時のクラスタ運用

ジョブ実行制御のコマンドによって登録されたサブミットジョブの実行中にフェールオーバーが発生した場合、JP1/AJS3 - Manager で処理を実行していたジョブは強制終了します。ただし、ジョブの終了通知を受信できなかった場合は、サブミット時の設定内容に従って、実行待ち、保留、または強制終了の状態になります。jqjjobsub コマンドの場合は、-rs オプションで指定した状態になります。デフォルトは保留状態です。

10.2.2 JP1/AJS3 - Agent に障害が発生した場合のフェールオーバー

業務運用中に JP1/AJS3 - Agent にフェールオーバーが発生した場合の処理を次の図に示します。

図 10-5 JP1/AJS3 - Agent にフェールオーバーが発生した場合の処理



システムの処理の流れを次に示します。

1. 実行系エージェントで障害が発生し、JP1/AJS3 - Agent の JP1/AJS3 サービスが停止する。
フェールオーバー発生前に実行中だったジョブの状態は、実行中のまま JP1/AJS3 - Manager で管理しています。
2. 共有ディスクの内容を待機系エージェントに引き継ぐ。
3. 待機系エージェントの JP1/AJS3 サービスを起動する。
4. 待機系エージェントの JP1/AJS3 サービスが起動したことを JP1/AJS3 - Manager へ通知する。
5. JP1/AJS3 - Manager から待機系エージェントの JP1/AJS3 - Agent へ、実行中だったジョブの状態を確認する。
このときに実行を通知されるジョブは、障害発生時に実行中だったジョブ（JP1/AJS3 - Manager に終了が通知されていないジョブ）です。なお、障害発生時に実行中だったジョブの状態は「強制終了」または「終了状態不明」に、そのジョブを含むジョブネットの状態は異常状態になっています。


フェールオーバー発生時のジョブの引き継ぎ状態についての詳細は、「6.2.1(4) エージェントホストを再起動する場合のマネージャーホスト上でのジョブの状態」を参照してください。

これでシステムの処理は終了です。このあと、「強制終了」状態のジョブや、そのジョブが定義されているジョブネットを再実行して、引き続き業務を運用してください。

10.2.3 JP1/AJS3 - Web Console に障害が発生した場合のフェールオーバー

JP1/AJS3 - Web Console と JP1/AJS3 - Manager を別々のホストで運用している場合で、業務運用中に JP1/AJS3 - Web Console にフェールオーバーが発生したときの処理を次の図に示します。

図 10-6 JP1/AJS3 - Web Console にフェールオーバーが発生した場合の処理



システムの処理の流れを次に示します。

1. Web Console サーバ (待機系) の JP1/AJS3 HTTP Server サービス、および JP1/AJS3 Web Application Server サービスを起動する。
2. Web GUI などのクライアントから JP1/AJS3 - Manager にログインし直す。

フェールオーバーが発生すると Web GUI などのクライアントとの接続は切断されます。そのため、処理中のリクエストがあった場合や Web GUI の操作を行った場合は、クライアントでエラーが発生します。フェールオーバー後にログインし直して、待機系で処理してください。

10.3 クラスタシステムでの JP1/AJS3 のプロセス監視

クラスタシステムで JP1/AJS3 を運用している場合に、JP1/AJS3 のプロセスを監視する方法について次に説明します。

なお、Windows 環境でフェールオーバークラスタを使用している場合は、JP1/AJS3 のサービスを監視対象にしてください。

10.3.1 JP1/AJS3 のプロセス監視

JP1/AJS3 では、スケジューラーサービスを単体で起動したり停止したりできます。そのため、スケジューラーサービスのプロセスが終了していても、JP1/AJS3 のプロセス全体の状態は、起動状態になります。

JP1/AJS3 サービスの代表的なプロセスは、`jajs_spm�_status` コマンドで監視できます。

また、スケジューラーサービスのプロセスは、`jajs_status` コマンドで監視できます。

注意事項

スケジューラーサービスのプロセス群は、`jajs_spm�` コマンド、`jajs_spm�_stop` コマンドを実行するとスケジューラーサービス単体で起動、停止できます。そのため、スケジューラーサービス単体で起動、停止する場合は、プロセス監視で異常と判断されないようにしてください。

10.3.2 JP1/AJS3 のプロセスの動作監視中に異常を検知した場合の対処

JP1/AJS3 のプロセスの動作監視中に異常を検知した場合は、クラスタソフトによって論理ホストの JP1/AJS3 をフェールオーバーするように設定してください。

フェールオーバーする前に、同一ノードで再起動を試みたい場合は、JP1/AJS3 を再起動するように設定してください。

クラスタソフトによって再起動する場合は、次の点に注意してください。

- 再起動は、JP1/AJS3 のプロセス管理による再起動ではなく、クラスタソフトの制御で再起動するようにしてください。障害検知後に JP1/AJS3 を再起動するため、再起動機能が影響を受け、正常に動作できないおそれがあります。より確実に再起動するために、クラスタソフトからの制御で JP1/AJS3 を再起動してください。
- UNIX の場合、再起動するときは、停止 (`jajs_stop.cluster` コマンド) のあとにクリーンアップとして強制停止 (`jajs_killall.cluster` コマンドを実行) してから起動 (`jajs_start.cluster` コマンドを実行) してください。
- JP1/Base と連動して起動・停止するように設定してください。

10.4 クラスタシステム対応のユーティリティ (UNIX 限定)

クラスタシステムでの運用を行っていて、論理ホスト対応の JP1/AJS3 プロセスが終了しない場合に、JP1/AJS3 強制停止シェルスクリプトで、JP1/AJS3 の論理ホストごとにプロセスを強制終了させることができます。

10.4.1 JP1/AJS3 強制停止シェルスクリプト (jajs_killall.cluster コマンド)

JP1/AJS3 の論理ホストで起動しているすべてのプロセスを強制終了させる、JP1/AJS3 強制停止シェルスクリプト (jajs_killall.cluster コマンド) の概要を説明します。

JP1/AJS3 強制停止シェルスクリプト (jajs_killall.cluster コマンド) の文法については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド jajs_killall.cluster (UNIX 限定)」を参照してください。

JP1/AJS3 強制停止シェルスクリプトがサポートするプラットフォームおよび製品を次の表に示します。

表 10-2 JP1/AJS3 強制停止シェルスクリプトがサポートするプラットフォームおよび製品

	HP-UX	Solaris	AIX	Linux
JP1/AJS3 - Manager	○	○	○	○
JP1/AJS3 - Agent	○	○	○	○

(凡例)

○：サポートしている。

注意事項

- jajs_killall.cluster コマンドは、jajs_stop.cluster コマンドでサービスを停止しても、プロセスが停止しない場合だけ使用してください。
- 同一ノードで再起動を試みる場合は、停止 (jajs_stop.cluster コマンドを実行) のあとにクリーンアップとして強制停止 (jajs_killall.cluster コマンドを実行) してから起動 (jajs_start.cluster コマンドを実行) してください。
- JP1/AJS3 強制停止シェルスクリプトは、論理ホスト対応のプロセスを停止させます。ただし、JP1/AJS3 のプロセスのうち、次に示すプロセスは停止できません。

・ jpocwtmqmai

MQSeries 連携時の MQ 監視プロセス

上記のプロセスは、クラスタシステムの運用時に、JP1/AJS3 のサービスとともにフェールオーバーさせる必要はありません。必要に応じて停止させてください。

補足事項

このコマンドは、ログを共有ディスクのファイルに出力します。共有ディスクにアクセスできない状態が発生すると、ログを出力できないうえ、JP1/AJS3 を強制停止できないため、ログの出力先を物理ホストのログファイル格納ディレクトリに変更してください。

ログの出力先を変更する手順を次に示します。

1. 次に示すファイル (JP1/AJS3 強制停止シェルスクリプト) を vi などのエディターで開く。

```
/etc/opt/jp1ajs2/jajs_killall.cluster
```

2. ファイルの次の部分を変更する。

<変更前>

```
LOGDIR=`jbsgetcnf -h "$JP1_HOSTNAME" | grep '^JP1AJS2_LOGDIR=' | ¥  
sed -e 's/[^=]*=/' -e 's/^/' -e 's/'$/'` |  
COMNAME=`basename "$0``
```

<変更後>

```
LOGDIR="/var/opt/jp1ajs2/log" # 物理ディスクにする  
COMNAME=`basename "$0``
```

10.5 非クラスタ環境での論理ホスト運用


論理ホストは、JP1 をクラスタシステムで運用するとき実行環境となる論理的なサーバ環境です。論理ホスト上の JP1 は、通常はクラスタシステムでクラスタソフトと連携して運用し、論理ホスト単位でフェールオーバーします。

しかし、論理ホストに専用の IP アドレスとディスク領域を用意し、JP1 の論理ホストとしてセットアップすることで、クラスタソフトと連携しないでフェールオーバーしない論理ホスト環境を作成できます。

複数の論理ホスト環境で、それぞれに対応した JP1 をセットアップした場合、一つのサーバ上で同時に複数の JP1 を起動・運用することができます。


このフェールオーバーしない論理ホストを使用して、次のようなシステム構成を構築することができます。

業務ごとに JP1 を複数運用する



1 台のホストで複数の業務を運用したい場合、それぞれに対応した業務に分け、論理ホストで運用を管理します。

論理ホスト名=物理ホスト名のクラスタ構成で物理ホスト用の JP1 を運用する



論理ホスト jp1-n と jp1-m を物理ホスト用の JP1 として運用します。

一部のクラスタシステムでは、論理ホスト名と物理ホスト名 (hostname コマンドの実行時に表示されるホスト名) を同じにする必要があります。このような構成では、物理ホスト環境の JP1/AJS3 を運用できないため、各サーバで syslog などの監視や、JP1/AJS3 の運用を行いたい場合は、サーバごとに

フェールオーバーしない論理ホストで運用してください。その際、フェールオーバーしない論理ホスト名には、物理ホスト名とは異なる名称を設定してください。

なお、論理ホスト名と物理ホスト名（hostname コマンドの実行時に表示されるホスト名）が同じ場合、キューレスジョブ実行機能および定義内容の事前チェック機能は使用できません。

なお、非クラスタ環境の論理ホストの設定・運用については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」も参照してください。

10.5.1 非クラスタ環境の論理ホストを運用する場合の見積もり

複数のホスト（物理ホストおよび一つ以上の論理ホスト）で同時に JP1/AJS3 を稼働する場合は、次の点を考慮してシステム全体で必要なリソース量を見積もり、各 JP1/AJS3 に十分なリソースを割り当てて運用してください。リソースが十分に割り当てられないと、正しく動作しなかったり、十分な性能が確保できないで処理が遅延したりします。

- 各ホストで動作するそれぞれの JP1/AJS3 がシステムリソース（メモリー・ディスク・CPU・通信ポート・プロセス・セマフォなど）を使用するため、システム全体で上限を超えないようにしてください。
- JP1/AJS3 を起動するだけでも一定量のシステムリソースを使用するため、その分システム全体に相応の負荷が掛かります。したがって、起動する JP1/AJS3 の数に比例して処理能力が向上するわけではありません。システムの性能に合わせて、同時に起動する JP1/AJS3 の数を調整してください。
- 発生する JP1 イベントや実行するジョブの総量は、物理ホストおよび各論理ホスト分を合わせたシステム全体で動作できる範囲に収めてください。

なお、論理ホストでのリソース使用量の見積もりについては、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編） 3.2 システム性能を見積もる」を参照し、論理ホスト数によって設定値が変わるシステムリソースについて見積もってください。

10.5.2 非クラスタ環境で論理ホストを運用する場合の設定

フェールオーバーしない論理ホストの構築および運用についての概要を説明します。

フェールオーバーしない論理ホストも、通常のクラスタシステムで運用する場合の論理ホストと同じ手順でセットアップして運用します。

詳細な手順や機能説明については、各 JP1 のマニュアルの、クラスタシステムでの運用の章を参照してください。フェールオーバーやクラスタソフト連携に関する説明を除き、論理ホストの JP1 の設定や動作は同じです。

クラスタソフトと連携しなくてもフェールオーバーしない論理ホスト環境で、JP1/AJS3 を運用する手順を次に示します。

1. 論理ホスト環境を準備する。

論理ホスト用のディスク領域および IP アドレスを用意してください。

- 論理ホスト用のディスク領域

論理ホストの JP1/AJS3 が専用で使用するファイルの格納先ディレクトリを、ローカルディスクに作成してください。物理ホストやほかの論理ホストの JP1/AJS3 が使用しているディレクトリと同じディレクトリを設定すると正しく動作しません。

- 論理ホスト用の IP アドレス

論理ホストが使用する IP アドレスはエイリアス IP でもかまいません。ただし、論理ホスト名から一意に求まるようにしてください。

なお、論理ホストの IP アドレスには物理ホストの IP アドレスとは異なる IP アドレスを割り当ててください。これらに対する前提条件は、クラスタシステムでの運用の場合と同じです。ただし、フェールオーバーしない運用方法のため、「サーバ間で引き継がれる」などの条件は除きます。なお、通常のクラスタシステムで運用する論理ホストの設定の説明で、共有ディスク・論理 IP アドレスと説明している部分は、上記で割り当てた論理ホスト用のディスク領域・IP アドレスに読み替えてください。

2. 論理ホスト環境の JP1/AJS3 をセットアップする。

クラスタシステムの実行系サーバと同じ手順で、論理ホスト環境の JP1/AJS3 をセットアップしてください。なお、クラスタシステムではフェールオーバーする実行系・待機系の両側のサーバに対してセットアップする必要がありますが、フェールオーバーしない論理ホストの場合、動作するサーバ上でだけセットアップしてください。また、JP1/AJS3 をセットアップする前に、必ず JP1/Base もセットアップしておいてください。

なお、通常のクラスタシステムで運用する論理ホストのセットアップについては、次を参照してください。

Windows の場合

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 8.2 クラスタ運用の環境設定」

UNIX の場合

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 17.2 クラスタ運用の環境設定」

注意事項

Windows の場合は、JP1/AJS3 のサービスを起動する前に「JP1/AJS3 Database_JFn^{*}」が停止していることを確認してください。

「JP1/AJS3 Database_JFn」が起動している場合は、「JP1/AJS3 Database_JFn」を停止したあとに、JP1/AJS3 のサービスを起動してください。

注※

「_JFn」は論理ホストの JP1/AJS3 サービスが使用する組み込み DB セットアップ識別子です。

10.5.3 非クラスタ環境の論理ホスト上での運用

JP1/AJS3 の操作、バックアップ・リカバリーなど、フェールオーバーしない論理ホストの運用方法は、クラスタシステムで運用する論理ホストと同じです。ただし、クラスタソフトと連動してフェールオーバーすることはできません。

(1) 起動停止順序

論理ホスト上での起動は、次の順に起動してください。

1. JP1/Base
2. JP1/AJS3

また、論理ホスト上での停止は、次の順に停止してください。

1. JP1/AJS3
2. JP1/Base

(2) 論理ホスト上の JP1/AJS3 に対する操作

論理ホスト上に作成した JP1/AJS3 に対してコマンドを実行する場合、論理ホスト名を明示して操作してください。

(3) 自動起動および自動停止の設定例

システム開始時および停止時に、論理ホスト用の JP1/AJS3 サービスを自動起動および自動停止する場合は、次の手順で設定する必要があります。設定方法は、JP1/AJS3 がサポートする OS によって異なります。OS ごとの設定方法を次に示します。

なお、論理ホストを削除する場合は、作成した論理ホスト用の自動起動スクリプト、自動停止スクリプト、およびリンクの設定は削除してください。

(a) Windows の場合

JP1/Base の起動管理機能の JP1/Base のインストール先フォルダ¥conf¥boot¥Jp1svprm.dat ファイルをテキストエディターで開き、次の記述を追加します。

```
⋮  
JP1/Baseの設定  
⋮  
  
[Jp1AJS2 論理ホスト名]  
Name=JP1/AJS2 論理ホスト名  
ServiceName=JP1_AJS2_論理ホスト名  
StopCommand=jajs_spm�_stop.exe -h 論理ホスト名
```

StopCommand で指定しているコマンドは、JP1/Power Monitor からのシャットダウン時に実行されます。

(b) HP-UX の場合

1. 論理ホスト用の自動起動・停止スクリプトを作成する。

自動起動・停止スクリプト例 (/sbin/init.d/jp1_service_cluster)

```
#!/bin/sh

case $1 in
start_msg)
    echo "Start JP1 Service $JP1_HOSTNAME"
    ;;

stop_msg)
    echo "Stop JP1 Service $JP1_HOSTNAME"
    ;;

'start')
    :
    JP1/Baseの起動処理
    :
    if [ -x /etc/opt/jp1ajs2/jajs_start.cluster ]
    then
        /etc/opt/jp1ajs2/jajs_start.cluster 論理ホスト名 jajs_spmcコマンドのオプション
    fi
    ;;

'stop')
    if [ -x /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop.cluster ]
    then
        /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop.cluster 論理ホスト名 jajs_spmc_stopコマンドのオプション
    fi
    :
    JP1/Baseの停止処理
    :
    ;;

esac

exit 0
```

2. 手順 1 で作成したスクリプトに対してリンクを設定する。

開始スクリプト

次のコマンドを実行してリンクの設定を行います。

```
ln -s /sbin/init.d/jp1_service_cluster /sbin/rc2.d/SXXX_JP1_SERVICE
```

XXX が大きい数字ほどあとから開始スクリプトが実行されます。

OS 起動時に、/sbin/rc2.d 配下で組み込み DB の初期化処理が実施されるため、JP1/AJS3 の起動は組み込み DB の初期化処理よりあとに設定してください。なお、組み込み DB を複数インストールしている場合、組み込み DB の数だけファイルが作成されます。組み込み DB セットアップ識別子が_JF0 であり、インストールディレクトリが [/opt/jp1ajs2/embdb/_JF0] の場合、ファイル名称は [S899HiRDB_E.opt.jp1ajs2.embdb._JF0] となります。

停止スクリプト

次のコマンドを実行してリンクの設定を行います。

```
ln -s /sbin/init.d/jp1_service_cluster /sbin/rc1.d/KXXX_JP1_SERVICE
```

XXX が大きい数字ほどあとから停止スクリプトが実行されます。

一般的には、開始されるのが早いほど、停止はあとから実行されるようにします。

3. 作成したファイルに権限を設定する。

次のコマンドを実行して権限を設定します。

```
chmod u=rx,go=r /sbin/init.d/jp1_service_cluster
chown root:sys /sbin/init.d/jp1_service_cluster
chmod u=rx,go=r /sbin/rc2.d/SXXX_JP1_SERVICE
chown -h root:sys /sbin/rc2.d/SXXX_JP1_SERVICE
chmod u=rx,go=r /sbin/rc1.d/KXXX_JP1_SERVICE
chown -h root:sys /sbin/rc1.d/KXXX_JP1_SERVICE
```

(c) Solaris の場合

1. 論理ホスト用の自動起動・停止スクリプトを作成する。

自動起動・停止スクリプト例 (/etc/init.d/jp1_service_cluster)

```
#!/bin/sh

case $1 in
start_msg)
    echo "Start JP1 Service $JP1_HOSTNAME"
    ;;

stop_msg)
    echo "Stop JP1 Service $JP1_HOSTNAME"
    ;;

'start')
    :
    JP1/Baseの起動処理
    :
    if [ -x /etc/opt/jp1ajs2/jajs_start.cluster ]
    then
        /etc/opt/jp1ajs2/jajs_start.cluster 論理ホスト名 jajs_spmドコマンドのオプション
    fi
    ;;

'stop')
    if [ -x /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop.cluster ]
    then
        /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop.cluster 論理ホスト名 jajs_spmドコマンドのオプション
    fi
    :
    JP1/Baseの停止処理
    :

```

```
;;  
esac  
exit 0
```

2. 手順 1 で作成したスクリプトに対してリンクを設定する。

開始スクリプト

次のコマンドを実行してリンクの設定を行います。

```
ln -s /etc/init.d/jp1_service_cluster /etc/rc2.d/SXX_JP1_SERVICE
```

XX が大きい数字ほどあとから開始スクリプトが実行されます。

OS 起動時に、/etc/rc2.d 配下で組み込み DB の初期化処理が実施されるため、JP1/AJS3 の起動は組み込み DB の初期化処理よりあとに設定してください。なお、組み込み DB を複数インストールしている場合、組み込み DB の数だけファイルが作成されます。組み込み DB セットアップ識別子が `_JF0` であり、インストールディレクトリが `[/opt/jp1ajs2/embdb/_JF0]` の場合、ファイル名称は `[S91HiRDB_E.opt.jp1ajs2.embdb._JF0]` となります。

停止スクリプト

次のコマンドを実行してリンクの設定を行います。

```
ln -s /etc/init.d/jp1_service_cluster /etc/rc0.d/KXX_JP1_SERVICE
```

XX が大きい数字ほどあとから停止スクリプトが実行されます。

一般的には、開始されるのが早いほど、停止はあとから実行されるようにします。

3. 作成したファイルに権限を設定する。

次のコマンドを実行して権限を設定します。

```
chmod u=rx,go=r /etc/rc2.d/SXX_JP1_SERVICE  
chown -h root:sys /etc/rc2.d/SXX_JP1_SERVICE  
chmod u=rx,go=r /etc/rc0.d/KXX_JP1_SERVICE  
chown -h root:sys /etc/rc0.d/KXX_JP1_SERVICE
```

(d) AIX の場合

• 起動処理

mkitab コマンドで/etc/inittab ファイルに追加します。

```
# mkitab -i JP1/Baseのレコード "jp1ajs2:2:wait:/etc/opt/jp1ajs2/jajs_start.cluster 論理ホ  
スト名 jajs_spmコマンドのオプション"
```

OS 起動時に、/etc/rc.d/rc2.d 配下で組み込み DB の初期化処理が実施されるため、JP1/AJS3 の起動は組み込み DB の初期化処理よりあとに設定してください。なお、組み込み DB を複数インストールしている場合、組み込み DB の数だけファイルが作成されます。組み込み DB セットアップ識別子が `_JF0` であり、インストールディレクトリが `[/opt/jp1ajs2/embdb/_JF0]` の場合、ファイル名称は `[S910HiRDB_E.opt.jp1ajs2.embdb._JF0]` となります。

• 停止処理

/etc/rc.shutdown ファイルに、JP1/AJS3 を前提とする製品の記述のあとに、次の記述を追加します。

```
test -x /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop.cluster && /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop.cluster 論理ホスト名 jajs_spmc_stopコマンドのオプション
:
JP1/Baseの停止処理
:
exit 0
```

このスクリプトが異常終了すると、OSのシャットダウン処理が中断されます。スクリプトが正常終了するように、最終行に「exit 0」と記述してください。

(e) Linux の場合

1. 論理ホスト用の自動起動・停止スクリプトを作成する。

自動起動・停止スクリプト例 (/etc/rc.d/init.d/jp1_service_cluster)

```
#!/bin/sh

case $1 in
start_msg)
    echo "Start JP1 Service $JP1_HOSTNAME"
    ;;
stop_msg)
    echo "Stop JP1 Service $JP1_HOSTNAME"
    ;;
'start')
    :
JP1/Baseの起動処理
    :
    if [ -x /etc/opt/jp1ajs2/jajs_start.cluster ]
    then
        /etc/opt/jp1ajs2/jajs_start.cluster 論理ホスト名 jajs_spmcコマンドのオプション
        touch /var/lock/subsys/_JP1_SERVICE
    fi
    ;;
'stop')
    if [ -x /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop.cluster ]
    then
        /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop.cluster 論理ホスト名 jajs_spmc_stopコマンドのオプション
        rm -f /var/lock/subsys/_JP1_SERVICE
    fi
    :
JP1/Baseの停止処理
    :
    ;;
esac

exit 0
```

2. 手順 1 で作成したスクリプトに対してリンクを設定する。

開始スクリプト

次のコマンドを実行してリンクの設定を行います。

```
ln -s /etc/rc.d/init.d/jp1_service_cluster /etc/rc.d/rc3.d/SXX JP1_SERVICE
ln -s /etc/rc.d/init.d/jp1_service_cluster /etc/rc.d/rc5.d/SXX JP1_SERVICE
```

XX が大きい数字ほどあとから開始スクリプトが実行されます。

OS 起動時に、/etc/rc3.d および /etc/rc5.d 配下で組み込み DB の初期化処理が実施されるため、JP1/AJS3 の起動は組み込み DB の初期化処理よりあとに設定してください。なお、組み込み DB を複数インストールしている場合、組み込み DB の数だけファイルが作成されます。組み込み DB セットアップ識別子が_JF0 であり、インストールディレクトリが「/opt/jp1ajs2/emdbd/_JF0」の場合、ファイル名称は「S91HiRDB_E.opt.jp1ajs2.emdbd._JF0」となります。

停止スクリプト

次のコマンドを実行してリンクの設定を行います。

```
ln -s /etc/rc.d/init.d/jp1_service_cluster /etc/rc.d/rc0.d/KXX JP1_SERVICE
ln -s /etc/rc.d/init.d/jp1_service_cluster /etc/rc.d/rc6.d/KXX JP1_SERVICE
```

XX が大きい数字ほどあとから停止スクリプトが実行されます。

一般的には、開始されるのが早いほど、停止はあとから実行されるようにします。

3. 作成したファイルに権限を設定する。

次のコマンドを実行して権限を設定します。

```
chmod u=rwx,go=rx /etc/rc.d/init.d/jp1_service_cluster
chown root:root /etc/rc.d/init.d/jp1_service_cluster
chmod u=rwx,go=rx /etc/rc.d/rc3.d/SXX JP1_SERVICE
chown -h root:root /etc/rc.d/rc3.d/SXX JP1_SERVICE
chmod u=rwx,go=rx /etc/rc.d/rc5.d/SXX JP1_SERVICE
chown -h root:root /etc/rc.d/rc5.d/SXX JP1_SERVICE
chmod u=rwx,go=rx /etc/rc.d/rc0.d/KXX JP1_SERVICE
chown -h root:root /etc/rc.d/rc0.d/KXX JP1_SERVICE
chmod u=rwx,go=rx /etc/rc.d/rc6.d/KXX JP1_SERVICE
chown -h root:root /etc/rc.d/rc6.d/KXX JP1_SERVICE
```

注意事項

JP1 サービスを自動停止する場合は、必ず自動起動もするようにしてください。自動停止だけの場合には停止スクリプトが起動されません。

(4) 物理HOSTおよび論理HOSTの両方で自動起動および自動停止をする場合の設定

物理HOSTおよび論理HOSTの両方で自動起動および自動停止をしたい場合は、論理HOSTの自動起動および自動停止の設定に加えて、次に示す設定をする必要があります。

なお、設定方法は OS ごとに異なります。OS ごとの設定方法を次に示します。

(a) Windows 環境の場合

起動管理機能を使って、サービスの起動順序および終了順序を定義します。

物理ホストおよび論理ホストの起動順序および終了順序を変更したい場合は、起動管理機能の定義を変更してください。

起動管理機能の詳細については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

(b) HP-UX, Solaris, および Linux の環境の場合

自動起動および自動停止の順序は、自動起動および自動停止スクリプトの数字部分（SXX および KXX の XX 部分）の値によって決定されます。数字部分の値が大きいほど、あとから実行されます。物理ホストの自動起動および自動停止スクリプトへのシンボリックリンクは、インストール時に自動で作成されます。物理ホストも含めた自動起動および自動停止をする場合は、論理ホスト用に作成するシンボリックリンクの名称を変更して、物理ホストおよび論理ホストの起動および停止順序を調節してください。

なお、物理ホスト用の自動起動および自動停止スクリプトは、あらかじめ用意されています。物理ホストの自動起動および自動停止スクリプトへのシンボリックリンク一覧を次の表に示します。

表 10-3 JP1/AJS3 の物理ホストの自動起動および自動停止スクリプトへのシンボリックリンク一覧

OS 名	起動スクリプト	停止スクリプト
HP-UX	/sbin/rc2.d/S907jp1ajs2	/sbin/rc1.d/K093jp1ajs2
Solaris	/etc/rc2.d/S99_JP1_80_AJS2	/etc/rc0.d/K01_JP1_20_AJS2
Linux	/etc/rc.d/rc3.d/S99_JP1_80_AJS2 /etc/rc.d/rc5.d/S99_JP1_80_AJS2	/etc/rc.d/rc0.d/K01_JP1_20_AJS2 /etc/rc.d/rc6.d/K01_JP1_20_AJS2

シンボリックリンク一覧の SXX および KXX の XX（数字）部分の値と、論理ホストの自動起動および自動停止スクリプトのシンボリックリンクの SXX および KXX の XX（数字）部分の値との大小関係によって、物理ホストおよび論理ホストの起動順序を調節してください。なお、自動起動および自動停止スクリプトへのシンボリックリンクについては値を変更しないでください。また、OS 起動時に組み込み DB の初期化処理が実施されるため、組み込み DB の初期化処理よりあとに JP1/AJS3 が起動するように設定してください。組み込み DB の初期化処理スクリプトの一覧を次の表に示します。

表 10-4 組み込み DB 初期化処理一覧

OS 名	初期化処理スクリプト
HP-UX	/sbin/rc2.d/S899HiRDB_E. 組み込み DB 運用ディレクトリ
Solaris	/etc/rc2.d/S91HiRDB_E. 組み込み DB 運用ディレクトリ
Linux	/etc/rc.d/rc3.d/S91HiRDB_E. 組み込み DB 運用ディレクトリ /etc/rc.d/rc5.d/S91HiRDB_E. 組み込み DB 運用ディレクトリ

注

組み込み DB を複数インストールしている場合、組み込み DB の数だけ、ディレクトリ配下にファイルが作成されます。組み込み DB セットアップ識別子が `_JF0` であり、インストールディレクトリが `[/opt/jp1ajs2/embdb/_JF0]` の場合、ファイル名称は `[SxxxHiRDB_E.opt.jp1ajs2.embdb._JF0]` となります。

例えば、論理ホストを先に起動したい場合は、論理ホスト用に作成する自動起動スクリプトへのシンボリックリンク名 `SXX` の `XX` (数字) 部分を次の値にしてください。

- HP-UX の場合
899 より大きく、905 より小さい値
- Solaris および Linux の場合
91 より大きく、99 より小さい値

なお、JP1/AJS3 は JP1/Base を前提としている製品のため、先に JP1/Base が起動している必要があります。

OS 停止時に組み込み DB の終了処理が実施されるため、組み込み DB の終了処理より先に JP1/AJS3 が停止するように設定してください。組み込み DB の終了処理スクリプトの一覧を次の表に示します。

表 10-5 組み込み DB 終了処理一覧

OS 名	終了処理スクリプト
HP-UX	/sbin/rc1.d/K094HiRDB_E.組み込み DB 運用ディレクトリ
Solaris	/etc/rc0.d/K090HiRDB_E.組み込み DB 運用ディレクトリ
Linux	/etc/rc.d/rc0.d/K09HiRDB_E.組み込み DB 運用ディレクトリ /etc/rc.d/rc6.d/K09HiRDB_E.組み込み DB 運用ディレクトリ

注

組み込み DB を複数インストールしている場合、組み込み DB の数だけ、ディレクトリ配下にファイルが作成されます。組み込み DB セットアップ識別子が `_JF0` であり、インストールディレクトリが `[/opt/jp1ajs2/embdb/_JF0]` の場合、ファイル名称は `[KxxxHiRDB_E.opt.jp1ajs2.embdb._JF0]` となります。

例えば、論理ホストをあとに停止したい場合は、論理ホスト用に作成する自動停止スクリプトへのシンボリックリンク名 `KXX` の `XX` (数字) 部分を次の範囲の値にしてください。

- HP-UX の場合
0941 より大きく、0949 より小さい値
- Solaris および Linux の場合
01 より大きく、09 より小さい値

なお、JP1/AJS3 は JP1/Base を前提としている製品のため、JP1/Base より先に停止する必要があります。

(c) AIX の環境の場合

OS 起動時に組み込み DB の初期化処理が実施されるため、組み込み DB の初期化処理よりあとに JP1/AJS3 が起動するように設定してください。AIX 環境の組み込み DB の初期化処理スクリプトを次の表に示します。

表 10-6 AIX の環境の組み込み DB 初期化処理

OS 名	初期化処理スクリプト
AIX	/etc/rc.d/rc2.d/S910HiRDB_E. 組み込み DB 運用ディレクトリ

注

組み込み DB を複数インストールしている場合、組み込み DB の数だけ、ディレクトリ配下にファイルが作成されます。組み込み DB セットアップ識別子が `_JF0` であり、インストールディレクトリが `[/opt/jp1ajs2/embdb/_JF0]` の場合、ファイル名称は `[S910HiRDB_E.opt.jp1ajs2.embdb._JF0]` となります。

10.6 クラスタシステムでの注意事項

クラスタシステムでの注意事項を次に示します。

10.6.1 クラスタシステム運用時の注意事項

クラスタシステム運用時の注意事項を次に示します。

(1) JP1/AJS3 全体に対する注意事項

- JP1/AJS3 で使用できる論理ホスト名の最大長は 32 バイトです。このため、JP1/Base で作成する論理ホスト名には、32 バイト以下の名称を指定してください。また、UNIX で強制終了コマンド (`jajs_killall.cluster` コマンド) を使用する場合は、論理ホスト名の先頭から 15 バイトまでで一意になるような名称を指定してください。詳細については、「(3) UNIX に対する注意事項」を参照してください。
- クラスタシステムで JP1/AJS3 のセットアップを実施する場合は、物理ホストおよび既存の論理ホストで動作している JP1/AJS3 のサービスを必ず停止してください。JP1/AJS3 のサービスを停止しないままセットアップを実施した場合、JP1/AJS3 のサービスが正しく動作しなくなります。この場合は、サーバを再起動して回復させてください。
- クラスタシステムで JP1/AJS3 を多重起動する場合、多重起動する論理ホストの数だけ、システムのリソースが必要になります。
- キューレスエージェントサービス、キューレスファイル転送サービスはホストに一つのサービスです。しかし、クラスタソフトによる共有ディスクおよび論理 IP アドレスの移動に伴い、論理ホストごとに処理を切り分けることで、クラスタシステムに対応しています。
- クラスタソフトによっては、障害をシミュレーションする機能があります。JP1/AJS3 に対してシミュレーション機能を使用する場合、クラスタソフトが JP1/AJS3 を停止しない、または停止を待たないで障害扱いとすることがあるため、JP1/AJS3 の再起動に失敗するなど意図しない動作をすることがあります。クラスタソフトによって再起動間隔を調整することで回避できますが、再起動間隔を調整できないクラスタソフトでは、障害をシミュレーションする機能は使用できません。
- クラスタソフトによっては、JP1/AJS3 サービスの起動時間または停止時間を監視し、一定時間内に起動または停止が完了しない場合はタイムアウトすることがあります。JP1/AJS3 サービスの起動時間または停止時間は、スケジューラーサービス数などの環境によって異なるため、環境に応じてクラスタソフトのタイムアウト値を調整してください。
なお、JP1/AJS3 サービスの起動時間または停止時間は、クラスタソフトではなく、サービスまたはコマンドを使用した起動時間または停止時間を目安にしてください。
- JP1/AJS3 サービスの停止直後、JP1/AJS3 のプロセスの一部が残っている場合があります。クラスタソフトで再起動設定している場合、JP1/AJS3 の再起動に失敗することがありますが、クラスタソフトの再起動間隔、または再起動回数を増やすことで回避できます。

- QUEUE ジョブ、サブミットジョブで使用するデータベース (ISAM)、および内部ファイルの二重化はサポートしていません。RAID ディスクなどを利用して、ディスクシステム自体で信頼性を確保してください。
- NFS などの、ネットワークを介したファイルシステムにマウントされたディスクは、クラスタシステムの共有ディスクとして使用できません。
- クラスタシステムで JP1/AJS3 のセットアップを実施すると、接続元制限の設定は物理ホストと論理ホストで同じになります。物理ホストと論理ホストで異なる設定にする場合は、論理ホストで接続元制限の設定を変更する必要があります。物理ホストと同じ設定で問題ない場合でも、自ホストの IP アドレスとして論理ホスト用 IP アドレスが新たに割り当てられることになるため、物理ホストおよび論理ホストの接続許可設定ファイルに論理ホスト用 IP アドレスを追加してください。接続元制限の設定を変更する手順については、「7.11 接続元制限の設定を変更する」を参照してください。
- 物理ホストと論理ホストの IP アドレスを同一にする場合は、論理ホストからの操作命令が物理ホストからの操作命令であると判断される場合があります。そのため、ユーザーマッピング定義の [サーバホスト名] には物理ホストおよび論理ホストの両方を指定するか、または「* (アスタリスク)」を指定するようにしてください。

(2) Windows に対する注意事項

- クラスタシステム運用時、論理ホスト上で起動される JP1/AJS3 サービスは、JP1/AJS3 のプロセスが異常終了した場合には縮退運転しないで、すべてのプロセスを終了します。異常終了した JP1/AJS3 のプロセスを再起動するように設定している場合、再起動の設定は無効になります。
- 環境変数 JP1_HOSTNAME をシステム環境変数、ユーザー環境変数として設定しないでください。サービスの起動などができなくなることがあります。環境変数 JP1_HOSTNAME は、コマンドプロンプトまたはバッチファイルで設定してください。論理ホスト名の指定方法については、「10.1.1(4) 論理ホスト名の条件」を参照してください。
- クラスタソフトによっては、Windows の [コントロールパネル] ウィンドウの [サービス] または [管理ツール] - [サービス] で論理ホストの JP1/AJS3 サービスを停止すると、JP1/AJS3 の停止を待たないで障害扱いにすることがあるため、JP1/AJS3 の再起動に失敗するなど意図しない動作をすることがあります。

(3) UNIX に対する注意事項

- クラスタシステム運用時、論理ホスト上で起動される JP1/AJS3 サービスは、JP1/AJS3 のプロセスが異常終了した場合には縮退運転しないで、すべてのプロセスを終了してください。異常終了した JP1/AJS3 のプロセスを再起動するように設定している場合、再起動が優先されるため、設定を解除してください。再起動設定の詳細については、「6.3.1 異常終了した JP1/AJS3 のプロセスを再起動する」を参照してください。

なお、論理ホスト上で -HA オプションを指定して起動する JP1/AJS3 サービスは、JP1/AJS3 のプロセスが異常終了した場合には縮退運転しないで、すべてのプロセスを終了します。また、異常終了した JP1/AJS3 のプロセスを再起動するように設定している場合であっても、再起動の設定は無効になります。

- 環境変数JP1_HOSTNAME が設定されている環境で、物理ホストの停止・起動を行う場合は、一時的に環境変数JP1_HOSTNAME を削除した、シェルなどから実行するようにしてください。なお、自動起動および自動終了する場合の設定については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 15.10.1(10) 環境変数JP1_HOSTNAME に依存しないJP1/AJS3 サービスの自動起動および自動終了を設定する」を参照してください。
- UNIX で強制終了コマンド (`jajs_killall.cluster` コマンド) を使用する場合は、論理ホスト名の先頭から 32 バイトまでで一意になるような名称を指定してください。このコマンドは、論理ホスト名を先頭から 32 バイトまでで判定して、対応するプロセスを強制終了します。名称が 33 バイト以上の論理ホストが複数存在する場合、強制終了コマンドに指定した論理ホスト名の先頭から 32 バイトまでが同じであるすべての論理ホストが強制終了の対象になります。
- AIX では、メモリー不足が発生するとシステムが SIGKILL を発行し、JP1/AJS3 のプロセスが終了することがあります。この現象を回避するには、JP1/AJS3 を運用している物理ホストおよび論理ホストに次のとおり環境変数を設定し、JP1/AJS3 を起動してください。
 - PSALLOC=early
 - NODISCLAIM=true

(4) イベントジョブの実行環境に関する注意事項

- クラスタシステム運用のセットアップをすると、論理ホストのファイル更新モードを定義する環境設定パラメーターFileWriteModeには推奨値である「sync」(同期)が設定されます。ファイル更新モードを非同期で運用したい場合は、クラスタシステム運用のセットアップ後に、`jajs_config` コマンドで環境設定パラメーターFileWriteMode を「nosync」(非同期)に変更してください。

環境設定パラメーターFileWriteModeの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.6.2(2) FileWriteMode (マネージャプロセス用)」またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.6.2(21) FileWriteMode (エージェントプロセス用)」を参照してください。

- クラスタシステム運用のセットアップをすると、論理ホストの詳細プロセス終了時オプションを定義する環境設定パラメーターEVProcessHAには推奨値である「Y」が設定されます。イベント・アクション制御の詳細プロセスが終了した場合に、イベント・アクション制御エージェントプロセスを終了しないで縮退運転をしたい場合は、クラスタシステム運用のセットアップ後に、`jajs_config` コマンドで、環境設定パラメーターEVProcessHA を「N」に変更してください。

環境設定パラメーターEVProcessHAの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.6.2(22) EVProcessHA」を参照してください。

- Outlook を使用するメールシステム連携機能を使用している場合、物理ホストまたは論理ホストのうち、どれか一つのJP1/AJS3 だけで連携できます。論理ホストで連携する場合でも、Outlook を使用するメールシステム連携機能の環境設定パラメーターは物理ホストに定義してください。また、UNIX ホストでのメールシステム連携機能でメール受信監視ジョブを実行する場合は、環境設定パラメーターExecMode を物理ホストに定義し、環境設定パラメーターExecMode 以外の環境設定パラメーターは、論理ホストに定義してください。

環境設定パラメーターの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド 2.3.4 メールシステム連携のための環境設定をする」(Windows の場合)、またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド 2.4.2 メール受信監視ジョブのための環境設定をする」(UNIX の場合)を参照してください。

なお、Outlook を使用するメールシステム連携機能や UNIX ホストでのメールシステム連携機能では、待機系でこれらの連携ができません。

(5) QUEUE ジョブ、サブミットジョブの実行環境に対する注意事項

- クラスタシステム運用時、実行系で実行中のジョブがある状態で JP1/AJS3 サービスを停止した場合、実行中のジョブは強制終了されてから待機系に移行します。しかし、強制終了されたジョブの状態は、待機系ではすぐには終了状態とは認識されません。数分後に終了状態になります。
- JP1/OJE for VOS3 と連携するために、`jqpreuser` コマンドで VOS3 ユーザー情報を登録する場合は、実行系ホストおよび待機系ホストの両方にユーザー情報を登録する必要があります。実行系ホストのユーザー情報を追加・変更・削除した場合は、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 2. セットアップコマンド `jqpreuser`」のクラスタシステムで運用する場合の注意事項に示す手順に従って、待機系ホストのユーザー情報を追加・変更・削除してください。

(6) キューレスジョブ実行環境に関する注意事項

キューレスジョブ実行環境に関する注意事項の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 8.2.7(3) キューレスジョブ使用時に論理ホストを自動でアタッチ・デタッチする場合の注意事項」(Windows の場合)、またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 17.2.7 キューレスジョブ実行環境の設定」(UNIX の場合)を参照してください。

(7) 定義内容の事前チェック機能に関する注意事項

定義内容の事前チェック機能に関する注意事項については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド (業務設計編) 8. 定義内容の事前チェック」を参照してください。

(8) 非クラスタ環境の論理ホスト使用時の注意事項

非クラスタ環境の論理ホストでは、共有ディスク上の管理情報が引き継がれないため、フェールオーバーに対応していません。複数のホストで論理ホスト IP を引き継ぐ運用はしないでください。

(9) フレキシブルジョブの実行環境に関する注意事項

- 宛先エージェントおよび一斉配信エージェントはクラスタ構成に対応していません。
- 中継エージェントを使用しない構成で、フレキシブルジョブを他ホストで実行中に JP1/AJS3 - Manager にフェールオーバーが発生した場合、フレキシブルジョブは「強制終了」状態になります。一方、中継エージェントを使用した構成では、フレキシブルジョブは「実行中」のまま継続できます。このため、

クラスタシステムでフレキシブルジョブを使用する場合、中継エージェントを使用することを推奨します。

11

JP1/AJS3 のディザスター・リカバリー


この章では、JP1/AJS3 のディザスター・リカバリー運用の仕組みや前提条件、システム構成、運用環境を変更する場合の手順などについて説明します。

11.1 JP1/AJS3 のディザスター・リカバリー運用

JP1/AJS3 が対応するディザスター・リカバリーでは、通常運用するシステムと同じ環境のシステムを遠隔地の別拠点に用意し、通常運用で更新された共有ディスクの内容を別拠点の共有ディスクにコピーすることで大規模災害などの不測の事態に備えます。共有ディスク間のコピーには、ハードウェアが持つディスクのコピー・ミラーリング機能を使用します。

JP1/AJS3 のディザスター・リカバリー運用の概要を次の図に示します。

図 11-1 JP1/AJS3 のディザスター・リカバリー運用の概要



注※ 共有ディスク間のコピーは、ハードウェアが持つディスクのコピー・ミラーリング機能を使用します。JP1/AJS3の機能ではありません。

JP1/AJS3 が対応するディザスター・リカバリーでは、通常運用する側の拠点をメインサイト、災害対策用に用意した側の拠点をリモートサイトと呼びます。

メインサイトとリモートサイトで同じ環境のシステムを構築し、メインサイトの論理ホストが使用している共有ディスクの内容を、ハードウェアが持つディスクのコピー・ミラーリング機能を使用してリモートサイトの共有ディスクにコピーします。メインサイト側の共有ディスクをメインボリューム、リモートサイト側の共有ディスクをリモートボリュームと呼びます。

11.1.1 ディザスター・リカバリーの仕組み


JP1/AJS3 が対応するディザスター・リカバリーの仕組みについて説明します。

(1) メインサイトでの運用および共有ディスク間のコピーの開始

ディザスター・リカバリー環境の構築が完了したら、メインサイト側での運用およびリモートサイトへのコピーを開始してください。

メインサイト側での運用中は、リモートサイト側の論理ホスト（ディザスター・リカバリー運用対象）の JP1/AJS3 サービスの起動が抑止されます。

図 11-2 メインサイトでの運用および共有ディスク間のコピーの開始



注※ 共有ディスク間のコピーは、ハードウェアが持つディスクのコピー・ミラーリング機能を使用します。JP1/AJS3の機能ではありません。


補足事項

メインサイト側で運用中の場合、リモートサイト側のディザスター・リカバリー運用対象の論理ホストは JP1/AJS3 サービスが起動抑止状態のため、JP1/AJS3 - Viewなどで接続することはできません。

(2) 大規模災害などによるメインサイトの停止

大規模災害の発生などでメインサイト側のシステムが停止した場合は、リモートサイト側のハードウェア操作によって共有ディスク間のコピーを停止し、リモートボリュームを書き込みできる状態に変更します。


図 11-3 大規模災害などによるメインサイトの停止



(3) リモートサイトへの運用切り替え

リモートサイト側の論理ホストをメインサイトとする運用に切り替えます。運用切り替えが完了すると、リモートサイト側の JP1/AJS3 サービスの起動抑止状態が解除されます。リモートサイト側の JP1/AJS3 サービスをディザスターリカバリースタートし、業務を再開します。


図 11-4 リモートサイトへの運用切り替え



(4) メインサイトの再構築

被災したメインサイト側のシステムを再構築します。メインサイト側のシステムの再構築が完了したら、リモートサイト側からメインサイト側へ逆転のコピーを開始してください。

図 11-5 メインサイトの再構築




補足事項

メインサイトのシステムが復旧するまでの期間は、通常の JP1/AJS3 のバックアップ方法で運用しているリモートサイト側のシステムをバックアップしてください。

(5) メインサイトへの運用切り戻し

リモートサイト側の JP1/AJS3 サービスを停止し、ジョブが実行されていないことを確認します。ジョブが実行されていないことが確認できたら、リモートサイト側からメインサイト側へ逆転のコピーを停止します。ハードウェア操作によってメインボリュームが書き込みできる状態に変更し、メインサイト側の論理ホストをメインサイトとする運用に切り替えます（運用切り戻し）。運用切り戻しが完了すると、メインサイト側の JP1/AJS3 サービスの起動抑止状態が解除されます（リモートサイト側の JP1/AJS3 サービスが起動抑止状態になります）。メインサイト側からリモートサイト側へのリモートコピーを開始し、メインサイト側の JP1/AJS3 サービスを起動して業務を再開します。運用切り戻し直後の初回 JP1/AJS3 サービス起動時は、ディザスターリカバリースタートでサービスが起動します。

図 11-6 メインサイトへの運用切り戻し



11.1.2 ディザスター・リカバリー運用の前提条件とサポート範囲

JP1/AJS3 をディザスター・リカバリー運用する場合の前提条件およびサポート範囲について説明します。

(1) 前提条件

JP1/AJS3 をディザスター・リカバリー運用する場合の前提条件を次に示します。

- 共有ディスクとして使用するハードウェアが次の仕様を有すること。
 - メインボリュームとリモートボリュームの書き込み順序を保証する。
 - 共有ディスク間のコピー動作を停止したときに、ハードウェアによってメインボリュームとリモートボリュームの整合性が確保できることを保証する。
 - 共有ディスク間のコピー中は、リモートサイト上でリモートボリュームに書き込みできないことを保証する。
- メインサイトとリモートサイトの JP1/AJS3 - Manager のバージョンが 09-10 以降であること。ただし、メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名が同一の構成の場合は、JP1/AJS3 - Manager のバージョンが 10-50 以降であること。
- JP1/AJS3 のデータベース構成が、標準構成または標準構成 (ISAM レス構成) であること。
- 論理ホスト環境であること。
- クラスタシステムで JP1/AJS3 を運用する場合は、「[10.1.1 JP1/AJS3 のクラスタシステムでの前提条件とサポート範囲](#)」に示す条件を満たしていること。

(2) サポート範囲

ディザスター・リカバリー運用する上で JP1/AJS3 がサポートする範囲を次に示します。

- JP1/AJS3 - Manager の論理ホストが使用する共有ディスク
- JP1/AJS3 09-10 以降の新規に構築する論理ホストをディザスター・リカバリー環境にする場合

JP1/AJS3 09-00 以前の論理ホストをディザスター・リカバリー環境にすることはできません。

また、「(1) 前提条件」に示した条件を満たしていない場合は、JP1/AJS3 の動作で発生した問題もサポートの対象外となります。

11.1.3 JP1/AJS3 が対応するディザスター・リカバリーのシステム構成

JP1/AJS3 が対応するディザスター・リカバリーのシステム構成について説明します。

(1) ディザスター・リカバリーの適用条件

JP1/AJS3 のディザスター・リカバリー環境は、次の条件を満たしている必要があります。

- メインサイトおよびリモートサイトのホストの OS および OS のバージョンが同一であること。また、インストールする JP1/AJS3 - Manager および前提プログラムである JP1/Base のバージョンが同一であり、インストール先ドライブおよびフォルダを同一にすること。
JP1/AJS3 の前提 OS および前提プログラムについては、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編） 2.1.2 JP1/AJS3 の前提条件」を参照してください。
- メインサイトとリモートサイトのマシンスペックが同等であること。
運用切り替え後も同じように業務を継続できるように、メインサイト側とリモートサイト側のマネージャーホストのスペックを同等にしておくことを推奨します。JP1/AJS3 が推奨するマシンスペック以上のものであれば同等でなくても問題ありませんが、運用切り替え後の処理性能を考慮してください。
- メインサイトとリモートサイトで JP1/AJS3 および JP1/Base が使用する言語種別（環境変数 LANG など）が同一であること。
- メインサイトとリモートサイトのホストの日付と時刻が同一であること。
- メインサイトとリモートサイトの JP1/Base の設定が同一であること。
- メインサイトで使用するエージェントホストがリモートサイトで名前解決できること。
メインサイトで使用するエージェントホストがリモートサイトで名前解決できない場合、リモートサイトに運用を切り替えたあとのディザスターリカバリースタート時に時間が掛かったり、接続でタイムアウトが発生したりすることがあります。そのため、正しく名前解決できるようにリモートサイトの `jp1hosts`、`jp1hosts2`、`hosts` ファイル、または DNS などの設定をする必要があります。`jp1hosts` または `jp1hosts2` については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。
- メインサイトとリモートサイトのマネージャーホストの論理ホスト名を同一にする場合は、メインサイトとリモートサイトは 1 対 1 であること。

補足事項

メインサイトとリモートサイトの接続方法によっては、ホスト間で LAN 接続が必要になる場合があります。また、使用するハードウェアによっては、メインサイトとリモートサイトの共有ディスク間でコピー・ミラーリング機能を使用するために、ソフトウェアのインストールが必要になる場合があります。

詳細については、使用するハードウェアのドキュメントを参照してください。

(2) システム構成の例

JP1/AJS3 が対応するディザスター・リカバリーのシステム構成例を次に示します。


(a) クラスタ構成の場合

クラスタ構成の場合の例を示します。

■ エージェントホストを分ける場合

メインサイトで使用するエージェントホストと、リモートサイトに運用を切り替えた場合に使用するエージェントホストをそれぞれに用意する場合の例を次の図に示します。

図 11-7 クラスタ構成の場合のシステム構成（エージェント非共有型）




注※ 共有ディスク間のコピーは、ハードウェアが持つディスクのコピー・ミラーリング機能を使用します。JP1/AJS3の機能ではありません。

■ 同じエージェントホストを使用する場合

メインサイトで使用するエージェントホストと、リモートサイトに運用を切り替えた場合に使用するエージェントホストを共有する場合の例を次の図に示します。

図 11-8 クラスタ構成の場合のシステム構成（エージェント共有型）



注※ 共有ディスク間のコピーは、ハードウェアが持つディスクのコピー・ミラーリング機能を使用します。JP1/AJS3の機能ではありません。


(b) 非クラスタ構成の場合

クラスタ構成でない場合の例を示します。

■ エージェントホストを分ける場合

メインサイトで使用するエージェントホストと、リモートサイトに運用を切り替えた場合に使用するエージェントホストをそれぞれに用意する場合の例を次の図に示します。

図 11-9 非クラスタ構成の場合のシステム構成（エージェント非共有型）




注※ 共有ディスク間のコピーは、ハードウェアが持つディスクのコピー・ミラーリング機能を使用します。JP1/AJS3の機能ではありません。

■ 同じエージェントホストを使用する場合

メインサイトで使用するエージェントホストと、リモートサイトに運用を切り替えた場合に使用するエージェントホストを共有する場合の例を次の図に示します。

図 11-10 非クラスタ構成の場合のシステム構成（エージェント共有型）



注※ 共有ディスク間のコピーは、ハードウェアが持つディスクのコピー・ミラーリング機能を使用します。JP1/AJS3の機能ではありません。

(c) クラスタ構成と非クラスタ構成が混在する場合


メインサイトがクラスタ構成でリモートサイトが非クラスタ構成、またはメインサイトが非クラスタ構成でリモートサイトがクラスタ構成のように、クラスタ構成と非クラスタ構成が混在するシステムも構成できます。

メインサイトがクラスタ構成で、リモートサイトが非クラスタ構成の場合の例を示します。

■ エージェントホストを分ける場合

メインサイトで使用するエージェントホストと、リモートサイトに運用を切り替えた場合に使用するエージェントホストをそれぞれに用意する場合の例を次の図に示します。

図 11-11 メインサイトがクラスタ構成でリモートサイトが非クラスタ構成の場合のシステム構成（エージェント非共有型）




注※ 共有ディスク間のコピーは、ハードウェアが持つディスクのコピー・ミラーリング機能を使用します。JP1/AJS3の機能ではありません。

■ 同じエージェントホストを使用する場合

メインサイトで使用するエージェントホストと、リモートサイトに運用を切り替えた場合に使用するエージェントホストを共有する場合の例を次の図に示します。

図 11-12 メインサイトがクラスタ構成でリモートサイトが非クラスタ構成の場合のシステム構成（エージェント共有型）



注※ 共有ディスク間のコピーは、ハードウェアが持つディスクのコピー・ミラーリング機能を使用します。JP1/AJS3の機能ではありません。

11.1.4 JP1/AJS3 の共有ディレクトリの情報以外で業務に必要なデータの配置

メインサイトからリモートサイトへのコピー対象でない、共有ディスクにあるJP1/AJS3の共有ディレクトリの情報以外のデータは、通常運用時に別途リモートサイト側に配置しておく必要があります。

メインサイトとリモートサイトの論理ホストを別名にしている場合は、リモートサイト側への配置の際に、論理ホスト名に注意してください。

(1) JP1/AJS3 の共有ディレクトリの情報以外で業務に必要なデータ

JP1/AJS3 の共有ディレクトリの情報以外で業務に必要なデータを次に示します。


表 11-1 JP1/AJS3 の共有ディレクトリの情報以外で業務に必要なデータ

項番	必要なデータ	リモートサイト側への配置方法
1	ジョブとして実行されるユーザーアプリケーション	通常運用時にリモートサイト側に配置してください。
2	ユーザーアプリケーションが必要とするデータやファイル	通常運用時にリモートサイト側に配置してください。
3	ユーザーアプリケーションの実行環境	OS のユーザー名や JP1/Base のユーザーマッピングの設定など、リモートサイト側でユーザーアプリケーションを実行できるようにしてください。

(2) JP1/AJS3 の共有ディレクトリの情報以外で業務に必要なデータの配置

JP1/AJS3 以外のプログラムデータおよびファイルの配置例を次の図に示します。

図 11-13 JP1/AJS3 以外のプログラムデータおよびファイルの配置例



注※ 共有ディスク間のコピーは、ハードウェアが持つディスクのコピー・ミラーリング機能を使用します。JP1/AJS3の機能ではありません。

補足事項

JP1/Base の論理ホストを JP1/AJS3 の論理ホストと同じ共有ディスクで使用することもできます。その場合、共有ディスクはコピー・ミラーリングの対象に含まれます。詳細は、「11.2.1(1)(a) 運用切り替えを実施する前の作業」を参照してください。

なお、自ホスト以外のサーバにアクセスする業務についても、拠点停止を考慮した運用設計が必要になります。例えば、マネージャーホストと通信するユーザーアプリケーションを使用する場合は、マネージャーホストが切り替わることを想定して適切なエラー処理や切り替え先ホストへの再接続処理を実装しておくなどの検討が必要です。

11.2 運用の切り替え

JP1/AJS3 のディザスター・リカバリー運用の開始からリモートサイトへの運用切り替え、メインサイトへの運用切り戻しまでの流れを次の図に示します。

図 11-14 運用切り替えの流れ



ディザスター・リカバリー環境の構築が完了したら、通常の運用を開始します。大規模災害などが発生し、メインサイトが停止する事態が起きたらリモートサイトに運用を切り替えて業務を再開します。拠点が復旧できたら、メインサイトを再構築して運用を切り戻すこともできます。

ディザスター・リカバリー運用での各操作について次に説明します。


11.2.1 リモートサイトに運用を切り替える

メインサイトで大規模災害などによる不意の拠点停止が起こると、リモートサイトで運用切り替えを実施し、業務を再開します。

ここでは、メインサイトからリモートサイトに運用を切り替える手順について説明します。

リモートサイトに運用を切り替える流れを次の図に示します。

図 11-15 リモートサイトに運用を切り替える流れ



なお、運用を切り替えたあと、再度共有ディスク間のコピーを開始するまでの期間も、不測の事態に備えて JP1/AJS3 のデータのバックアップが必要です。メインサイトが再構築できるまでは、リモートサイトでバックアップを取得し、障害が発生した場合はバックアップ情報から回復してください。バックアップとリカバリーの詳細については、「2. バックアップとリカバリー」を参照してください。

(1) 運用切り替えの作業

運用切り替えを実施する前の作業と運用切り替えの手順を説明します。

注意事項

- ここで説明する手順は、メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名が同一名の場合も別名の場合も、共通です。
- メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名が同一名の場合、手順の中でコマンドの引数として指定する「リモートサイトの論理ホスト名」は、メインサイトの論理ホスト名と同一です。

(a) 運用切り替えを実施する前の作業

JP1/Base の論理ホストを JP1/AJS3 の論理ホストと同じ共有ディスクで使用する場合は、JP1/AJS3 の運用切り替え手順を実施する前に、JP1/Base の作業が必要です。メインサイトおよびリモートサイトで、論理ホスト名と IP アドレスが一致するかによって、必要となる JP1/Base の作業手順が異なります。

それぞれの場合の作業について説明します。なお、JP1/Base の論理ホストを JP1/AJS3 の論理ホストと同じ共有ディスクで利用できるのは、JP1/Base を JP1/AJS3 だけの前提製品として使用する場合だけです。

■ メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名および IP アドレスが同一の場合

イベント DB を引き継ぐ場合は、JP1/Base の作業は必要ありません。ただし、災害の影響でイベント DB が破損するおそれがあります。状況によっては、復旧作業が必要になります。統合トレースログに出力されるメッセージごとに対処方法が記載されているので、手順に従って復旧作業をしてください。イベント DB を引き継がない場合は、「KAJP1059-E が出力された場合」の手順に従ってイベント DB を初期化してください。

KAJP1059-E が出力されたとき

イベント DB が破損しているため、イベントサービスの起動ができません。次のコマンドを実行して、イベント DB を初期化してください。初期化することで、イベント DB の情報は失われます。

```
jevdbinit {-b | -n}
```

jevdbinit コマンドを実行すると、イベント DB が削除されたあとに再作成されます。イベント DB 内の通し番号は、削除前のイベント DB 内の通し番号を引き継ぎます。初期化前に破損しているイベント DB をバックアップしたい場合は、-b オプションを、バックアップしない場合は-n オプションを指定してください。バックアップしたデータベースの内容は、jevexport コマンドで csv ファイルに出力して確認できます。

jevdbinit コマンド、およびバックアップしたデータベースの詳細については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のjevdbinit コマンドの説明を参照してください。なお、jevdbinit コマンド実行時に、イベント DB 内の通し番号が引き継げない場合は初期化に失敗します。メッセージ KAJP1789-E が出力された場合は、-s オプションで指定する開始番号に 0 を指定してイベント DB を再作成してください。

```
jevdbinit -s 0 {-b | -n}
```

KAJP1057-W および KAJP1058-W が出力されたとき

イベント DB に不正なレコードがあり、検索性能が劣化するおそれがあります。再起動のタイミングで「KAJP1059-E が出力されたとき」の手順に従ってイベント DB を初期化してください。

KAJP1075-W が出力されたとき

重複防止テーブルが不整合な状態です。イベントサービスを停止してから、jevdbmkrep コマンドを実行して重複防止テーブルを再構築してください。jevdbmkrep コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のjevdbmkrep コマンドの説明を参照してください。

■ メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名が同一で、IP アドレスが異なる場合

次に示す作業を実施してください。

- 論理ホストの IP アドレスの変更に伴う JP1/Base の設定変更作業
- JP1/Base のイベント DB の初期化

JP1/Base の設定変更作業については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」の IP アドレス変更時の作業を参照してください。JP1/Base のイベント DB の初期化については、上記「メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名と IP アドレスが同一の場合」の「KAJP1059-E が出力されたとき」の手順を参照してください。

■ メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名および IP アドレスが異なる場合

次に示す作業を実施してください。

- 論理ホストのホスト名と IP アドレスの変更に伴う JP1/Base の設定変更作業
- JP1/Base のイベント DB の初期化

JP1/Base の設定変更作業については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のホスト名変更時の作業や IP アドレス変更時の作業を参照してください。JP1/Base のイベント DB の初期化については、「メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名および IP アドレスが同一の場合」の「KAJP1059-E が出力されたとき」の手順を参照してください。

(b) 運用切り替え手順

運用を切り替える際には、ハードウェアの操作で共有ディスク間のコピーを停止し、リモートサイトでリモートボリュームが書き込みできる状態に変更します。運用を切り替える手順を次に示します。

1. リモートサイトの実行系で、メインサイトとして運用する論理ホストを設定する。

Windows の場合は Administrators 権限、UNIX の場合はスーパーユーザー権限を持ったユーザーでリモートサイトのホストにログインし、次のコマンドを実行します。

```
jajs_rpsite -m CHANGE -h リモートサイトの論理ホスト名
```

2. メインサイトとリモートサイトの論理ホストが別名の場合、イベント・アクション制御エージェントが記憶するメインサイトの論理ホスト名を削除する。

この手順は、メインサイトとリモートサイトの論理ホストが別名の場合にだけ実施します。

メインサイトの論理ホスト自身に対してイベントジョブを実行していた場合、論理ホスト上のイベント・アクション制御エージェントに、メインサイトの論理ホスト名が記憶されます。

また、メインサイトとリモートサイトでエージェントを共有している環境で、エージェントに対してイベントジョブを実行していた場合、エージェントホスト上のイベント・アクション制御エージェントにメインサイトの論理ホスト名が記憶されます。

そのため、メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名が別名の場合は、運用切り替え時に、イベントジョブの実行先ホスト上のイベント・アクション制御エージェントからメインサイトの論理ホスト名を削除する必要があります。

共有しているエージェントまたはリモートサイトの論理ホスト上で、次の操作を実行してください。

(1) イベント・アクション制御エージェントが記憶するマネージャーホスト名の一覧を表示する。

イベント・アクション制御エージェントにメインサイトの論理ホスト名が記憶されているかどうかを確認するため、次のコマンドを実行します。

リモートサイトの論理ホスト上で実行する場合：

```
jpoagoec -p -h リモートサイトの論理ホスト名
```

共有しているエージェント（物理ホスト）上で実行する場合：

```
jpoagoec -p
```

共有しているエージェント（論理ホスト）上で実行する場合：

```
jpoagoec -p -h 論理ホスト名
```

(2) (1)で表示した一覧にメインサイトの論理ホスト名がある場合、次のコマンドを実行する。

リモートサイトの論理ホスト上で実行する場合：

```
jpoagoec -d メインサイトの論理ホスト名 -h リモートサイトの論理ホスト名
```

共有しているエージェント（物理ホスト）上で実行する場合：

```
jpoagoec -d メインサイトの論理ホスト名
```

共有しているエージェント（論理ホスト）上で実行する場合：

```
jpoagoec -d メインサイトの論理ホスト名 -h 論理ホスト名
```

jpoagoec コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド jpoagoec」を参照してください。

3. QUEUE ジョブ、サブミットジョブ実行環境データベースの ISAM ファイルの状態を確認し、必要に応じて再作成する。

標準構成で運用している場合、リモートサイトにコピーされた ISAM ファイルが正常な状態かどうかを確認する必要があります。ISAM ファイルの状態を確認する方法については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング 2.11.1 ISAM ファイルの状態確認手順」を参照してください。

ISAM ファイルの状態が不正だと、ジョブの起動に失敗するなどの問題が発生し、リモートサイトでの運用が継続できないおそれがあります。その場合は、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング 2.11.2 QUEUE ジョブ、サブミットジョブの実行環境データベースの再作成手順」を参照して、ISAM ファイルを再作成してください。ただし、JP1/AJS3 サービスの再起動方法については、次の手順に従ってください。

4. リモートサイトの実行系で、JP1/AJS3 - Manager を起動する。

(i) JP1/AJS3 - Manager をディザスターリカバリースタートする場合

ディザスターリカバリースタートとは、ジョブの実行を抑制した状態で JP1/AJS3 - Manager を起動することです。

ジョブの実行状態には、一部メインサイトからリモートサイトへ引き継がれないものがあります。この影響で、リモートサイトで JP1/AJS3 - Manager を起動しても、メインサイト側のジョブの実行状態は反映されていません。このため、いったんジョブの実行を抑制した状態で JP1/AJS3 - Manager を起動し、必要に応じてジョブやジョブネットの状態を変更したり再実行したりします。

JP1/AJS3 - Manager をディザスターリカバリースタートするには、次の操作を実行します。

• Windows の場合

JP1/AJS3 のスタートアップパラメーターに「-disaster」を指定して実行します。JP1/AJS3 の起動時の動作を一時的に変更する方法については、「[6.2.1 JP1/AJS3 起動時の動作を一時的に変更する](#)」を参照してください。

• UNIX の場合

次のコマンドを実行します。

```
jaajs_spmd -h リモートサイトの論理ホスト名 -disaster
```


jajs_spmd コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド jajs_spmd」を参照してください。

なお、拠点を切り替えたあとの初回サービス起動時は、ホットスタートまたはウォームスタートで起動した場合でも、自動的にディザスターリカバリースタートに変更して起動します。このとき、jajs_spmd_status コマンドを実行して、すべてのプロセスが正常に起動しているか確認してください。JP1/AJS3 - Manager 起動時に異常が発生した場合、異常のタイミングによっては、JP1/AJS3 サービスが起動完了した直後に JP1/AJS3 サービスが停止、またはスケジューラーサービスが停止し、ディザスターリカバリースタートが解除されるおそれがあります。この場合、まず異常の発生要因を取り除き、次のどちらかの方法でサービスを明示的にディザスターリカバリースタートで起動し直してください。

JP1/AJS3 サービスを起動し直す場合：

Windows の場合は、JP1/AJS3 のスタートアップパラメーターに `-disaster` オプションを指定して開始してください。UNIX の場合は、jajs_spmd コマンドに `-disaster` オプションを指定して実行してください。

スケジューラーサービスを個別に起動し直す場合：

jajs_spmd -n jajs_schd コマンドに `-disaster` オプションを指定して実行してください。または、ajsstart コマンドに `-D` オプションを指定して実行してください。

(ii) JP1/AJS3 - Manager をコールドスタートする場合

JP1/AJS3 - Manager をコールドスタートする場合、システム構成によって手順が異なります。ディザスター・リカバリー運用でのシステム構成については、「[11.1.3 JP1/AJS3 が対応するディザスター・リカバリーのシステム構成](#)」を参照してください。

• 同じエージェントホストを使用する場合（エージェント共有型の場合）

Windows の場合

JP1/AJS3 のスタートアップパラメーターに `[-cold]` を指定して実行します。JP1/AJS3 の起動時の動作を一時的に変更する方法については、「[6.2.1 JP1/AJS3 起動時の動作を一時的に変更する](#)」を参照してください。

UNIX の場合

次のコマンドを実行します。

```
jajs_spmd -h リモートサイトの論理ホスト名 -cold
```

jajs_spmd コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド jajs_spmd」を参照してください。

• エージェントホストを分ける場合（エージェント非共有型の場合）

次の操作を実行します。

(1) JP1/AJS3 - Manager 起動時にスケジューラーサービスを自動起動しないようにする。

リモートサイトの論理ホストで運用するスケジューラーサービスの環境設定パラメーター `AUTOSTART` に `[no]` を設定します。

論理ホスト上のスケジューラーサービスを多重起動する設定にしている場合は、すべてのスケジューラーサービスの環境設定パラメーター `AUTOSTART` に `[no]` を設定する必要があります。

すでに「no」が設定されているスケジューラーサービスに対しては、この操作は不要です。

環境設定パラメーターAUTOSTARTの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.4 スケジューラーサービス環境設定」を参照してください。

(2) JP1/AJS3 - Manager を起動する。

Windows の場合

JP1/AJS3 のスタートアップパラメーターに「-cold」を指定して実行します。JP1/AJS3 の起動時の動作を一時的に変更する方法については、「6.2.1 JP1/AJS3 起動時の動作を一時的に変更する」を参照してください。

UNIX の場合

次のコマンドを実行します。

```
jajs_spmd -h リモートサイトの論理ホスト名 -cold
```

jajs_spmd コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド jajs_spmd」を参照してください。

(3) イベント・アクション制御マネージャーが保持する情報を削除する。

次のコマンドを実行します。

```
jpomanevreset -h リモートサイトの論理ホスト名 -F スケジューラーサービス名 -all -s
```

論理ホスト上のスケジューラーサービスを多重起動する設定にしている場合は、すべてのスケジューラーサービスに対してコマンドを実行する必要があります。

jpomanevreset コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド jpomanevreset」を参照してください。

(4) 次のコマンドを実行してスケジューラーサービスを起動する。

```
jajs_spmd -h リモートサイトの論理ホスト名 -n jajs_schd -F スケジューラーサービス名 -cold
```

論理ホスト上のスケジューラーサービスを多重起動する設定にしている場合は、すべてのスケジューラーサービスに対してコマンドを実行する必要があります。

jajs_spmd コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド jajs_spmd」を参照してください。

(5) スケジューラーサービスの自動起動の設定を元に戻す。

手順(1)で設定した、リモートサイトの論理ホストで運用するスケジューラーサービスの環境設定パラメーターAUTOSTARTを「yes」（自動起動する）に戻します。

なお、手順(1)で設定を変更していないスケジューラーサービスに対しては、この操作は不要です。

5. リモートサイトの実行系で、JP1/AJS3 - Manager を起動したあとに必要な作業を実施する。

リモートサイトで運用するために、実行エージェントの定義をリモートサイト環境に合わせたり、ジョブの状態を確認したりする必要があります。

JP1/AJS3 - Manager を起動したあとに必要な作業については、「11.2.1(2) JP1/AJS3 - Manager 起動後の作業」を参照してください。

6. リモートサイトの実行系で、ジョブの実行抑止を解除する。

次のコマンドを実行して、ジョブの実行抑止を解除します。

```
ajsalter -s none -F スケジューラーサービス名
```

ジョブの実行抑止を解除したら、リモートサイトで業務を再開してください。

なお、JP1/AJS3 - Manager をコールドスタートした場合は、この操作は必要ありません。

(2) JP1/AJS3 - Manager 起動後の作業

メインサイトからリモートサイトへ運用を切り替える場合の、リモートサイトの JP1/AJS3 - Manager を起動したあとに必要な作業について説明します。

JP1/AJS3 - Manager 起動後の作業は、メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名が同一名か別名かによって、必要可否が異なります。

次の表で説明する項目について、環境に応じて実施してください。

表 11-2 JP1/AJS3 - Manager 起動後の作業一覧

項番	作業項目	作業内容	論理ホスト名が別名	論理ホスト名が同一名	参照先
1	接続する論理ホストの変更	JP1/AJS3 - View などから接続する論理ホストを、リモートサイトの論理ホストに変更する	○	△※1	「(a) 接続する論理ホストを変更する」
2	実行エージェントの実行ホスト名変更	リモートサイトのエージェントホスト構成に合わせて、実行エージェントの実行ホスト名の定義を変更する	○	○	「(b) 実行エージェントを定義する」
3	ユニットの状態確認・設定変更	拠点停止時のジョブの状態を確認し、リモートサイトに反映されていないジョブの状態を変更したり、再実行したりする	○	○	「(c) ジョブの実行状態を確認する」
4		次のリモートジョブネットがある場合、状態を確認し、必要に応じて運用を再開する <ul style="list-style-type: none"> メインサイトで定義しているリモートジョブネット 実行マネージャーにメインサイトの論理ホストを指定しているリモートジョブネット 	○	○	「(d) リモートジョブネットの状態を確認する」
5		異なるスケジューラーサービス間のルートジョブネットの実行順序を制御している場合、ジョブネットコネクタ、接続先のジョブネット、および接続先のプランニンググループの状態を	○	○	「(e) 異なるスケジューラーサービス間のルートジョブネットの実行順序を制御している場合の運用拠点を変更する」

項番	作業項目	作業内容	論理ホスト名が別名	論理ホスト名が同一名	参照先
5	ユニットの状態確認・設定変更	確認し、必要に応じて運用を再開する	○	○	「(e) 異なるスケジューラサービス間のルートジョブネットの実行順序を制御している場合の運用拠点を変更する」
6	エージェントホストに残っているメインサイトの情報削除	メインサイトとリモートサイトでエージェントホストを共有している場合、 <code>jpomanevreset</code> コマンドを実行して、エージェントホストに残っているメインサイトの情報を削除する	○	△※2	「(f) エージェントホストに残っているメインサイトの情報を削除する」
7	キューレスエージェントサービスに論理ホストをアタッチ	キューレスジョブを使用する場合、 <code>ajsqlattach</code> コマンドを実行して、キューレスエージェントサービスにリモートサイトの論理ホストをアタッチ（接続）する	○	○	「(g) キューレスエージェントサービスに論理ホストをアタッチする」
8	キューレスジョブの実行先ホスト名を変更	キューレスジョブを使用する場合、リモートサイトのエージェントホスト構成に合わせて、キューレスジョブの実行先ホスト名を変更する	○	○	(h) キューレスジョブの実行先ホスト名の変更

(凡例)

○：作業が必要

△：条件によっては作業が必要

※1

接続する論理ホストの IP アドレスが異なる場合に、作業が必要です。

※2

拠点停止時にイベントジョブが実行中だった場合だけ、作業が必要です。

次のどちらかの条件を満たす場合に、作業を実施してください。

- 項番 3 の作業でジョブの状態を確認したときに、「終了状態不明」状態のイベントジョブがある。
- エージェントホストで `jpogtjobshow` コマンドを実行したときに、リモートサイトで運用する論理ホストのイベントジョブが「実行中」状態になっている。

(a) 接続する論理ホストを変更する

運用切り替え時に、JP1/AJS3 - View などが接続する論理ホストを、リモートサイトの論理ホストに変更します。変更の必要可否は、メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名が同一名か別名かによって異なります。

メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名が別名の場合

運用を切り替えると、論理ホスト名が変わります。そのため、JP1/AJS3 - View などの接続先を、メインサイトの論理ホストからリモートサイトの論理ホストへ変更します。

変更が必要な接続を次に示します。

- JP1/AJS3 - View からの接続
- JP1/AJS3 - Definition Assistant からの接続
- リモートコマンドの実行
- ログや JP1 イベントを監視しているジョブの接続先

メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名が同一名の場合

運用する論理ホストの IP アドレスが同じ場合は、作業は不要です。

運用する論理ホストの IP アドレスが異なる場合は、共有エージェントなど、メインサイトとリモートサイトで共有しているホストからの接続を、リモートサイトの論理ホストへの接続に変更します。

接続を変更するには、DNS による名前解決や hosts ファイルなど、共有しているホストの通信設定を変更します。通信設定によってはシステムの再起動が必要な場合があるため、注意してください。

変更が必要な接続を次に示します。

- JP1/AJS3 - Manager からの接続（リモートコマンドの実行）
- JP1/AJS3 - Agent からの接続
- JP1/AJS3 - View からの接続
- JP1/AJS3 - Definition Assistant からの接続

(b) 実行エージェントを定義する

リモートサイトのエージェントホスト構成に合わせて、実行エージェントの実行ホスト名の定義を変更します。実行エージェントの定義を確認するには、`ajsagtprint` コマンドまたは `ajsagtshow` コマンドを使用します。

実行エージェントの定義を変更する場合は、`ajsagtalt` コマンドを実行します。また、実行エージェントを追加する場合は、`ajsagtadd` コマンドを実行します。

コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス」を参照してください。

(c) ジョブの実行状態を確認する

この作業は、JP1/AJS3 - Manager をディザスターリカバリースタートした場合に必要です。

JP1/AJS3 - View またはコマンドで拠点停止時のジョブの状態を確認し、リモートサイトに反映されていないジョブの状態を変更したり、再実行したりしてください。

拠点停止時に実行中だったジョブの状態は、メインサイトのシステムが停止しているためリモートサイトに引き継がれていないので、特に注意が必要です。

リモートサイトに反映されたジョブ状態については、「6.2.1(3)(a) マネージャーホストの JP1/AJS3 サービスを再起動する場合」の、ディザスターリカバリースタートした場合のジョブネットおよびジョブの状態についての説明を参照してください。

ジョブの実行状態を確認する方法、および状態変更や再実行の方法については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド」を参照してください。

なお、起動条件の監視が終了し、その起動条件によって生成された「起動条件待ち」の世代は、起動条件待ち世代の状態によって、次のように処理されます。

- 起動条件は成立していても、多重起動が未設定で、実行中のジョブネットの終了を待っている起動条件待ち世代のジョブネットがある場合
運用切り替え後の状態は「起動条件待ち」のまま、実行中のジョブネットの状態が「中断」になります。実行中のジョブネットの状態が「中断」になったあと、起動条件待ちのジョブネットから再び実行されます。
- 起動条件が部分的にだけ成立（部分成立）している場合、または起動条件がまったく成立していない場合
運用切り替え後には、このジョブネットの世代は消滅します。

(d) リモートジョブネットの状態を確認する

メインサイトでリモートジョブネットを定義している場合、または転送先ホストにメインサイトの論理ホストを指定しているリモートジョブネットがある場合、次の手順で運用状態を確認し、必要に応じて運用を再開します。

■ メインサイトでリモートジョブネットを定義している場合

1. JP1/AJS3 - View で、転送先の JP1/AJS3 - Manager にログインする。
リモートジョブネットの [実行マネージャー] に定義しているホストにログインします。
2. リモートジョブネットのユニット名を指定して検索し、実行中のリモートジョブネットに対応するジョブネットの状態を調べる。
同じ名前のリモートジョブネットが同時に実行登録されている場合は、複数のジョブネットが検索されます。この場合は、実行開始時刻や定義内容から対応するジョブネットを判断してください。
3. リモートジョブネットに対応するジョブネットの実行状況を確認する。
確認した状態と運用に応じて、リモートジョブネットの再実行など必要な操作を実行してください。
メインサイトとリモートサイトの論理ホストが別名の場合に、リモートジョブネットを再実行するときは、転送元ホストでリモートジョブネットの [実行マネージャー] にリモートサイトのマネージャーホスト名を指定してください。

■ 転送先ホストにメインサイトの論理ホストを指定しているリモートジョブネットがある場合

JP1/AJS3 - Manager をディザスターリカバリースタートする場合

1. JP1/AJS3 - View で、リモートサイトの JP1/AJS3 - Manager にログインする。

2. リモートジョブネットのユニット名を指定して検索し、実行中のリモートジョブネットに対応するジョブネットの状態を調べる。

同じ名前のリモートジョブネットが同時に実行登録されている場合は、複数のジョブネットが検索されます。この場合は、実行開始時刻や定義内容から対応するジョブネットを判断してください。

3. リモートジョブネットに対応するジョブネットの実行状況を確認する。

確認した状態と運用に応じて、リモートジョブネットの再実行など必要な操作を実行してください。

メインサイトとリモートサイトの論理ホストが別名の場合に、リモートジョブネットを再実行するときは、転送元ホストで、リモートジョブネットの [実行マネージャー] にリモートサイトのマネージャーホスト名を指定してください。

JP1/AJS3 - Manager をコールドスタートする場合

1. JP1/AJS3 - View で、リモートジョブネットを定義している JP1/AJS3 - Manager にログインする。

2. [実行マネージャー] にメインサイトの論理ホストを指定しているリモートジョブネットを強制終了する。

リモートジョブネットはコールドスタートによる転送先のジョブネットの終了を検知できないため、手動で終了させてください。

3. 必要に応じてリモートジョブネットを再実行する。

メインサイトとリモートサイトの論理ホストが別名の場合に、リモートジョブネットを再実行するときは、転送元ホストで、リモートジョブネットの [実行マネージャー] にリモートサイトのマネージャーホスト名を指定してください。

(e) 異なるスケジューラーサービス間のルートジョブネットの実行順序を制御している場合の運用拠点を変更する

異なるスケジューラーサービス間のルートジョブネットの実行順序を制御している場合、ジョブネットコネクタ、接続先のルートジョブネット、または接続先のプランニンググループの状態を確認して、必要に応じて運用を再開します。

当日実行予定か、または翌日以降の実行予定かによって手順が異なります。それぞれの手順について説明します。

■ 当日実行予定の場合

[接続ホスト名] にメインサイトの論理ホストを指定している次のユニットの、状態を確認します。

- ジョブネットコネクタ
- 接続先のジョブネット
- 接続先のプランニンググループ

ジョブネットコネクタが定義されたジョブネットおよび接続先のジョブネットの状態を確認し、必要に応じて手動で実行順序を制御してください。

■ 翌日以降に実行予定の場合

メインサイトとリモートサイトの論理ホストが別名の場合、[接続ホスト名] にメインサイトの論理ホストを指定している次のユニットの、[接続ホスト名] を変更します。

- ジョブネットコネクタ
- 接続先のジョブネット
- 接続先のプランニンググループ

接続ホスト名を変更する手順を次に示します。

1. 接続ホスト名の変更が必要なユニットを特定する。

確認が必要なユニットは、次のとおりです。

- 接続先のルートジョブネットまたはプランニンググループ配下のすべてのルートジョブネット
- ジョブネットコネクタ

実行登録されている接続先のジョブネットおよびジョブネットコネクタは、次のコマンドをリモートサイトのマネージャーホストでスケジューラーサービスごとに実行することで列挙できます。

```
ajsshow -v 表示開始日 -w 表示終了日 -i "%JJ %CH:%CF:%CN"-ER /
```

各フォーマット指示子の意味：


- %JJ：ユニット完全名
- %CH：接続先のホスト名
- %CF：接続先のスケジューラーサービス名
- %CN：接続先のユニット完全名

このコマンドで出力されたユニットの、「接続先のユニット完全名」に表示されている他スケジューラーサービスのユニットが変更の対象です。このコマンドで列挙されないユニットについては、手動で特定してください。

2. ユニットの定義を変更する。

実行順序の制御対象の JP1/AJS3 - Manager のバージョンおよび接続先のユニットによって、変更方法が異なります。実行順序の制御対象の JP1/AJS3 - Manager は、接続先のユニットが登録されている JP1/AJS3 - Manager です。次の図の例では HostB です。

図 11-16 実行順序の制御対象の JP1/AJS3 - Manager



実行順序の制御対象の JP1/AJS3 - Manager が 09-00 以降で、ジョブネットコネクタまたはルートジョブネットを接続先にしている場合

ジョブネットリリース機能を使用することで、登録解除しなくても翌日以降の定義を変更できます。接続先のジョブネットおよびジョブネットコネクタを含むルートジョブネットをコピーして、コピーしたジョブネットおよびジョブネットコネクタの [接続ホスト名] をリモートサイトのホスト名に変更します。

[接続ホスト名] を変更したジョブネットをコピー元のジョブネットにリリース登録してジョブネット定義を切り替えます。

リリース登録の方法については、「7.3 実行登録中にジョブネットの定義を切り替える」を参照してください。

実行順序制御対象の JP1/AJS2 - Manager が 08-50 以前である、プランニンググループを接続先にしている、またはコールドスタートなどによってユニットがすでに登録解除されている場合

変更対象のユニット（プランニンググループの場合は、配下のすべてのジョブネット）を登録解除して [接続ホスト名] をリモートサイトのホスト名に変更し、[接続ホスト名] を変更したユニットを再度実行登録します。

(f) エージェントホストに残っているメインサイトの情報を削除する

メインサイトとリモートサイトでエージェントホストを共有している場合、メインサイトからの要求でジョブを監視していたエージェントホストには、運用を切り替えたあともメインサイトの情報が残っています。

次のコマンドをリモートサイトのマネージャーホストで実行して、エージェントホストに残っているメインサイトの情報を削除します。

```
jpomanevreset -h リモートサイトの論理ホスト名 -F スケジューラーサービス名 -dh メインサイトの論理ホスト名 -a エージェントホスト名
```

-a オプションに指定するエージェントホストが起動していることを確認してください。存在しないエージェントホスト、起動していないエージェント、またはマネージャーホストと通信できない状態のエージェントホストを指定すると、コマンドの実行に時間が掛かるおそれがあります。

jpomanevreset コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド jpomanevreset」を参照してください。

(g) キューレスエージェントサービスに論理ホストをアタッチする

キューレスジョブを使用する場合、次のコマンドを実行して、キューレスエージェントサービスにリモートサイトの論理ホストをアタッチ（接続）します。

```
ajsqlattach -h リモートサイトの論理ホスト名
```

(h) キューレスジョブの実行先ホスト名の変更


ジョブ・ジョブネットの実行先エージェント名に指定したキューレスジョブの実行先ホスト名を、リモートサイトのエージェントホスト構成に合わせて変更します。

11.2.2 メインサイトを再構築する

ここでは、リモートサイトに運用を切り替えたあと、メインサイトを再構築し、リモートサイトで運用した業務の内容をメインサイトに引き継ぐために、リモートサイトからメインサイトへのコピーを開始する手順について説明します。

メインサイトの再構築は、次の流れで実施します。

図 11-17 メインサイトの再構築の流れ



メインサイトの再構築および運用再開の手順を次に示します。

注意事項

- ここで説明する手順は、メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名が同一名の場合も別名の場合も、共通です。
- メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名が同一名の場合、手順の中でコマンドの引数として指定する「**リモートサイトの論理ホスト名**」は、メインサイトの論理ホスト名と同一です。

1. リモートサイトで、ディザスター・リカバリー運用設定情報をエクスポートする。

次に示すコマンドを実行します。

```
jajs_rpenvexport -h リモートサイトの論理ホスト名 -d 出力ディレクトリ名
```

2. メインサイトの拠点を再構築する。


拠点を再構築する手順は、セットアップ時にリモートサイトを構築した手順と同様です。マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 9.2.3 リモートサイトのセットアップ」(Windows の場合) またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 18.2.3 リモートサイトのセットアップ」(UNIX の場合) を参照して、メインサイトでの運用に合わせて設定してください。

メインサイトを再構築したら、ハードウェアの操作で、リモートサイトからメインサイトへのコピーを開始します。

11.2.3 メインサイトに運用を切り戻す

ここでは、メインサイトを再構築したあと、メインサイトでの運用を再開する手順について説明します。メインサイトでの運用再開は、次の流れで実施します。

図 11-18 メインサイトでの運用再開の流れ



(1) 運用再開の作業

運用再開を実施する前の作業と運用を再開する手順を説明します。

注意事項

- ここで説明する手順は、メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名が同一名の場合も別名の場合も、共通です。
- メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名が同一名の場合、手順の中でコマンドの引数として指定する「リモートサイトの論理ホスト名」は、メインサイトの論理ホスト名と同一です。

(a) 運用再開を実施する前の作業

JP1/Base の論理ホストを JP1/AJS3 の論理ホストと同じ共有ディスクで使用する場合は、メインサイトでの運用を再開する手順を実施する前に JP1/Base の作業が必要です。メインサイトとリモートサイトで、論理ホスト名と IP アドレスが一致するかによって、必要となる JP1/Base の作業手順が異なります。

それぞれの場合の作業について説明します。なお、JP1/Base の論理ホストを JP1/AJS3 の論理ホストと同じ共有ディスクで使用できるのは、JP1/Base を JP1/AJS3 だけの前提製品として使用する場合だけです。

■ メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名および IP アドレスが同一の場合

イベント DB を引き継ぐ場合は、JP1/Base の作業は必要ありません。ただし、イベント DB が破損しているおそれがあります。状況によっては、復旧作業が必要になります。統合トレースログに出力されるメッセージごとに対処方法が記載されているので、手順に従って復旧作業をしてください。イベント DB を引き継がない場合は、「KAJP1059-E が出力されたとき」の手順に従ってイベント DB を初期化してください。

KAJP1059-E が出力されたとき

イベント DB が破損しているため、イベントサービスの起動ができません。次のコマンドを実行して、イベント DB を初期化してください。初期化することで、イベント DB の情報は失われます。

```
jevdbinit {-b | -n}
```

jevdbinit コマンドを実行すると、イベント DB が、削除されたあとに再作成されます。イベント DB 内の通し番号は、削除前のイベント DB 内の通し番号を引き継ぎます。初期化前に破損しているイベント DB をバックアップしたい場合は、-b オプションを、バックアップしない場合は-n オプションを指定してください。バックアップしたデータベースの内容は、jevexport コマンドで csv ファイルに出力して確認できます。jevdbinit コマンド、およびバックアップしたデータベースの詳細については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のjevdbinit コマンドの説明を参照してください。

なお、jevdbinit コマンド実行時に、イベント DB 内の通し番号が引き継げない場合は初期化に失敗します。メッセージ KAJP1789-E が出力された場合は、次のように-s オプションで指定する開始番号に 0 を指定してイベント DB を再作成してください。

```
jevdbinit -s 0 {-b | -n}
```

KAJP1057-W, KAJP1058-W が出力されたとき

イベント DB に不正なレコードがあり、検索性能が劣化するおそれがあります。再起動のタイミングで、「KAJP1059-E が出力されたとき」の手順に従ってイベント DB を初期化してください。

KAJP1075-W が出力されたとき

重複防止テーブルが不整合な状態です。イベントサービスを停止してから、jevdbmkrep コマンドを実行して重複防止テーブルを再構築してください。jevdbmkrep コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のjevdbmkrep コマンドの説明を参照してください。

■ メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名が同一で IP アドレスが異なる場合

次に示す作業を実施してください。

- 論理ホストの IP アドレスの変更に伴う JP1/Base の設定変更作業
- JP1/Base のイベント DB の初期化

JP1/Base の設定変更作業については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」の IP アドレス変更時の作業を参照してください。JP1/Base のイベント DB の初期化については、「メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名および IP アドレスが同一の場合」の「KAJP1059-E が出力されたとき」の手順を参照してください。

■ メインサイトとリモートサイトで論理ホスト名および IP アドレスが異なる場合

次に示す作業を実施してください。

- 論理ホストのホスト名と IP アドレスの変更に伴う JP1/Base の設定変更作業
- JP1/Base のイベント DB の初期化

JP1/Base の設定変更作業については、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のホスト名変更時の作業や IP アドレス変更時の作業を参照してください。JP1/Base のイベント DB の初期化については、「メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名および IP アドレスが同一の場合」の「KAJP1059-E が出力されたとき」を参照してください。

(b) 運用再開手順

メインサイトで運用を再開する手順を次に示します。なお、非クラスタ環境の場合は、実行系での作業だけを実施してください。

1. リモートサイトの実行系および待機系でジョブを実行していないことを確認する。

実行中のジョブがないことを確認します。

異なるスケジューラサービス間の実行順序を制御しているジョブネットコネクタ、およびジョブネットコネクタの転送先ホストの該当するジョブネットも終了させておいてください。

2. リモートサイトの実行系および待機系で JP1/AJS3 - Manager を停止する。

リモートサイトのキューレスエージェントサービスに論理ホストをアタッチ（接続）している場合は、次のコマンドを実行してデタッチ（切断）してください。

```
ajsqldetach -h リモートサイトの論理ホスト名 -k
```

ajsqldetach コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 4. 特別な運用で使用するコマンド ajsqldetach」を参照してください。

JP1/AJS3 - Manager を停止したら、ハードウェアの操作で共有ディスク間のコピーを停止し、メインサイトでメインボリュームが書き込みできる状態にします。

3. メインサイトの実行系で、メインサイトとして運用する論理ホストを設定する。

次のコマンドを実行します。

```
jajs_rpsite -m CHANGE -h メインサイトの論理ホスト名
```

メインサイトの定義を変更したら、ハードウェアの操作で、メインサイトからリモートサイトへのコピーを開始します。

4. メインサイトとリモートサイトの論理ホストが別名の場合、イベント・アクション制御エージェントが記憶するリモートサイトの論理ホスト名を削除する。

この手順は、メインサイトとリモートサイトの論理ホストが別名の場合にだけ実施します。

リモートサイトの論理ホスト自身に対してイベントジョブを実行していた場合、論理ホスト上のイベント・アクション制御エージェントにリモートサイトの論理ホスト名が記憶されます。

そのため、メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名が別名の場合は、運用切り戻し時に、メインサイトの論理ホスト上のイベント・アクション制御エージェントからリモートサイトの論理ホスト名を削除する必要があります。

共有しているエージェントまたはメインサイトの論理ホスト上で、次の操作を実行してください。

(1) イベント・アクション制御エージェントが記憶するマネージャーホスト名の一覧を表示する。

イベント・アクション制御エージェントにリモートサイトの論理ホスト名が記憶されているかどうかを確認するため、次のコマンドを実行します。

メインサイトの論理ホスト上で実行する場合：

```
jpoagoec -p -h メインサイトの論理ホスト名
```

共有しているエージェント（物理ホスト）上で実行する場合：

```
jpoagoec -p
```

共有しているエージェント（論理ホスト）上で実行する場合：

```
jpoagoec -p -h 論理ホスト名
```

(2) (1)で表示した一覧にリモートサイトの論理ホスト名がある場合、次のコマンドを実行する。

メインサイトの論理ホスト上で実行する場合：

```
jpoagoec -d リモートサイトの論理ホスト名 -h メインサイトの論理ホスト名
```

共有しているエージェント（物理ホスト）上で実行する場合：

```
jpoagoec -d リモートサイトの論理ホスト名
```

共有しているエージェント（論理ホスト）上で実行する場合：

```
jpoagoec -d リモートサイトの論理ホスト名 -h 論理ホスト名
```

jpoagoec コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド jpoagoec」を参照してください。

5. QUEUE ジョブ、サブミットジョブ実行環境データベースの ISAM ファイルの状態を確認し、必要に応じて再作成する。

標準構成で運用している場合、リモートサイトにコピーされた ISAM ファイルが正常な状態かどうかを確認する必要があります。ISAM ファイルの状態を確認する方法については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング 2.11.1 ISAM ファイルの状態確認手順」を参照してください。

ISAM ファイルの状態が不正だと、ジョブの起動に失敗するなどの問題が発生し、リモートサイトでの運用が継続できないおそれがあります。その場合は、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング 2.11.2 QUEUE ジョブ、サブミットジョブの実行環境データベースの再作成手順」を参照して、ISAM ファイルを再作成してください。ただし、JP1/AJS3 サービスの再起動方法については、次の手順に従ってください。

6. メインサイトの実行系で、JP1/AJS3 - Manager をディザスターリカバリースタートする。

ディザスターリカバリースタートとは、ジョブの実行を抑止した状態で JP1/AJS3 - Manager を起動することです。

JP1/AJS3 - Manager をディザスターリカバリースタートするには、次の操作を実行します。

Windows の場合

JP1/AJS3 のスタートアップパラメーターに `-disaster` を指定して実行します。JP1/AJS3 の起動時の動作を一時的に変更する方法については、「[6.2.1 JP1/AJS3 起動時の動作を一時的に変更する](#)」を参照してください。

UNIX の場合

次のコマンドを実行します。

```
jajs_spmd -h メインサイトの論理ホスト名 -disaster
```

`jajs_spmd` コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド `jajs_spmd`」を参照してください。

なお、拠点を切り戻したあとの初回サービス起動時は、ホットスタートまたはウォームスタートで起動した場合でも、自動的にディザスターリカバリースタートに変更して起動します。

7. メインサイトの実行系で、JP1/AJS3 - Manager をディザスターリカバリースタートしたあとに必要な作業を実施する。

メインサイトで運用するために、実行エージェントの定義をメインサイト環境に合わせたり、ジョブの状態を確認したりする必要があります。

メインサイトの JP1/AJS3 - Manager をディザスターリカバリースタートしたあとに必要な作業は、リモートサイトへの運用に切り替える場合に JP1/AJS3 - Manager の起動後に必要な作業と同様です。「[11.2.1\(2\) JP1/AJS3 - Manager 起動後の作業](#)」を参照して、メインサイトでの運用に合わせて設定してください。

8. メインサイトの実行系で、ジョブの実行抑止を解除する。

次のコマンドを実行して、ジョブの実行抑止を解除します。

```
ajsalter -s none -F スケジューラーサービス名
```

ジョブの実行抑止を解除したら、メインサイトで業務を再開してください。

11.3 ディザスター・リカバリー運用中の設定変更

JP1/AJS3 のディザスター・リカバリー運用中に、メインサイトの各種設定や構成を変更する場合の手順について説明します。

11.3.1 ディザスター・リカバリー運用設定変更の種類

ディザスター・リカバリー運用の設定変更の手順は、変更する内容によって異なります。ディザスター・リカバリー運用の設定変更の手順には、次の種類があります。

- ディザスター・リカバリー運用設定情報のエクスポート・インポート機能で設定変更する
- メインサイトとリモートサイトで個別に設定変更する
- メインサイトでだけ設定変更する
- メインサイトとリモートサイトの論理ホストの別名構成と同一名構成を変更する

設定変更は、「11.3.2 ディザスター・リカバリー運用設定変更の手順」の手順に従ってください。

それぞれの設定変更について、次に説明します。

(1) ディザスター・リカバリー運用設定情報のエクスポート・インポート機能で設定変更する

表 11-3 に示した設定変更は、メインサイトで設定を変更したあと、ディザスター・リカバリー運用設定情報のエクスポート・インポート機能を使用してメインサイトの変更内容をリモートサイトに反映させます。

なお、一部の設定はリモートサイトで個別に設定する必要があります。

ディザスター・リカバリー運用設定情報のエクスポート・インポート機能による設定変更について、次の表に示します。

表 11-3 ディザスター・リカバリー運用設定情報のエクスポート・インポート機能による設定変更

項番	分類	変更対象	変更内容
1	全般	環境設定パラメーター	ディザスター・リカバリーの対象となる論理ホストの環境設定パラメーターの変更
2	スケジューラー	スケジューラーサービスの追加または削除*	スケジューラーサービスの設定
3	組み込み DB	組み込み DB の設定	<ul style="list-style-type: none">• 組み込み DB のデータベース領域（テーブル領域またはインデクス領域）の拡張• 組み込み DB のシステムファイル（システムログファイルまたはシンクポイントダンプファイル）の拡張

項番	分類	変更対象	変更内容
4	サブミットジョブ	JP1 ユーザー仮定機能	JP1 ユーザー仮定機能の JP1 仮定ユーザーの登録
5	関連製品, 連携製品	JP1/OJE for VOS3 連携	JP1/OJE for VOS3 との連携で使用する VOS3 ユーザー情報の登録

注※

リモートサイトで個別に設定する必要があります。「(2) メインサイトとリモートサイトで個別に設定変更する」を参照してください。

(2) メインサイトとリモートサイトで個別に設定変更する

メインサイトで設定を変更し、ディザスター・リカバリー運用設定情報のエクスポート・インポート機能を使用してメインサイトでの変更内容をリモートサイトに反映させたあと、リモートサイトでメインサイトと同一の設定変更を行います。

設定する機能と設定方法については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 9.2.3(3) リモートサイトの個別設定」(Windows の場合) またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 18.2.3(3) リモートサイトの個別設定」(UNIX の場合) を参照してください。

(3) メインサイトでだけ設定変更する

「(1) ディザスター・リカバリー運用設定情報のエクスポート・インポート機能で設定変更する」および「(2) メインサイトとリモートサイトで個別に設定変更する」以外は、リモートサイトで設定変更する必要はありません。メインサイトで設定した変更内容は、ハードウェアのコピー・ミラーリング機能でリモートサイトに反映されます。

(4) メインサイトとリモートサイトの論理ホストの別名構成と同一名構成を変更する

メインサイトとリモートサイトの論理ホストを別名構成から同一名構成に変更する場合、および同一名構成から別名構成に変更する場合の手順を次に示します。

1. ディザスター・リカバリー運用を解除する。

ディザスター・リカバリー運用の解除方法については、「11.4 ディザスター・リカバリー運用をやめる場合の操作」を参照してください。

2. JP1/AJS3 の論理ホストを再構築する。


3. ディザスター・リカバリー運用を再度セットアップする

セットアップ方法については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 9. ディザスター・リカバリー運用時のセットアップ」(Windows の場合) またはマニュアル「JP1/

11.3.2 ディザスター・リカバリー運用設定変更の手順

各種設定や構成を変更する場合には、次の図の流れで設定します。

図 11-19 ディザスター・リカバリー運用中の設定または構成の変更の流れ



注※
必要に応じて実施してください。

JP1/AJS3 のディザスター・リカバリー運用中に、メインサイトの各種設定や構成を変更する場合の手順を次に示します。

なお、非クラスタ環境の場合は、実行系での作業だけを実施してください。

注意事項

リモートサイトの JP1/AJS3 - Manager および組み込み DB は、停止したまま実施してください。

1. メインサイトの実行系および待機系で、必要に応じて JP1/AJS3 - Manager または組み込み DB を停止する。
2. メインサイトの実行系および待機系で、各種設定や構成を変更する。

実行系と待機系の両方で設定してください。設定手順は、クラスタ運用の場合と同じです。詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 8. クラスタ運用時のセットアップ」(Windows の場合) またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 17. クラスタ運用時のセットアップ」(UNIX の場合) を参照してください。

メインサイトの設定変更が完了したら `ajsembdbidlist` コマンドを実行して、メインサイトの論理ホストに対応する組み込み DB の、次の内容を記録します。

- 組み込み DB のインストール先フォルダ
- セットアップ識別子

`ajsembdbidlist` コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 2. セットアップコマンド `ajsembdbidlist`」を参照してください。

3. メインサイトの実行系で、必要に応じてディザスター・リカバリー運用設定情報をエクスポートする。
次に示すコマンドを実行します。

```
jajs_rpenvexport -h メインサイトの論理ホスト名 -d 出力ディレクトリ名
```

`jajs_rpenvexport` コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 2. セットアップコマンド `jajs_rpenvexport`」を参照してください。

4. リモートサイトの実行系で、必要に応じて組み込み DB をインストールまたはアンインストールする。
メインサイトの設定時にスケジューラーサービスの追加または削除をした場合、リモートサイトで、対応する組み込み DB のインストールまたはアンインストールが必要です。手順 2 で記録した組み込み DB の内容を確認し、メインサイトとリモートサイトで構成を一致させてください。

組み込み DB をインストールする場合

次のコマンドを実行します。

```
ajsembdbinstl -s 組み込みDBのインストール媒体格納ディレクトリ  
-mh リモートサイトの論理ホスト名  
-i 組み込みDBのインストール先フォルダ  
-id セットアップ識別子
```

組み込み DB をアンインストールする場合

次のコマンドを実行します。

```
ajsembdbuninstl -mh リモートサイトの論理ホスト名  
-id セットアップ識別子
```

`ajsembdbinstl` コマンドおよび `ajsembdbuninstl` コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 2. セットアップコマンド」を参照してください。

5. リモートサイトの実行系で、必要に応じてディザスター・リカバリー運用設定情報をインポートする。
ディザスター・リカバリー運用設定情報をインポートする場合、組み込み DB が停止状態になっていることを確認する必要があります。リモートサイトにある構築済みの組み込み DB に対して次のコマンドを実行し、組み込み DB が停止状態 (UNIT-STAT が STOP) になっていることを確認してください。

```
ajsembdbstatus -s ust -id セットアップ識別子
```

組み込み DB が停止していない場合は、ajsembdbstop コマンドを実行して停止してください。ただし、再起動中断状態 (UNIT-STAT が PAUSE) の場合は、ajsembdbstart コマンドに -Rf オプションを指定して組み込み DB の起動抑止状態を解除してください。

ajsembdbstatus コマンド、ajsembdbstop コマンドおよびajsembdbstart コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド」を参照してください。

ディザスター・リカバリー運用設定情報をインポートするには、手順 3 でエクスポートしたディザスター・リカバリー運用設定情報をリモートサイトにコピーして、次のコマンドを実行します。

```
jajs_rpenvimport -h リモートサイトの論理ホスト名  
-d 入力ディレクトリ名
```

jajs_rpenvimport コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 2. セットアップコマンド jajs_rpenvimport」を参照してください。

6. リモートサイトの実行系で、必要に応じて個別に情報を設定する。

ディザスター・リカバリー運用設定情報をインポートしても、設定されない情報があります。インポートされない情報も設定する必要がある場合、個別に設定します。インポートされない情報の個別設定の方法については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 9.2.3(3) リモートサイトの個別設定」(Windows の場合) またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 18.2.3(3) リモートサイトの個別設定」(UNIX の場合) を参照してください。

7. リモートサイトの待機系で、手順 4～6 を実行する。

8. 手順 1 で JP1/AJS3 - Manager または組み込み DB を停止した場合、メインサイトの実行系および待機系で JP1/AJS3 - Manager または組み込み DB を起動する。

設定が完了したら、メインサイトで業務を再開してください。


11.4 ディザスター・リカバリー運用をやめる場合の操作

ディザスター・リカバリー運用をやめる場合の操作について説明します。

11.4.1 ディザスター・リカバリー運用をやめる場合の操作（メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名が別名の場合）

メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名が別名の場合に、ディザスター・リカバリー運用をやめるには、次の図の流れで操作します。

図 11-20 ディザスター・リカバリー運用をやめる場合の操作（メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名が別名の場合）



JP1/AJS3 のディザスター・リカバリー運用をやめる場合の操作を次に示します。

1. メインサイトで、JP1/AJS3 を停止する。

JP1/AJS3 を停止したら、ハードウェアの操作で共有ディスク間のコピーを停止します。

2. メインサイトの実行系で、ディザスター・リカバリー運用を解除する。

メインサイトで次のコマンドを実行します。

```
jajs_rpsite -m UNSET -h メインサイトの論理ホスト名
```

3. リモートサイトの実行系で、ディザスター・リカバリー運用を解除する。


リモートサイトで次のコマンドを実行します。

```
jajs_rpsite -m UNSET -h リモートサイトの論理ホスト名
```

11.4.2 ディザスター・リカバリー運用をやめる場合の操作（メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名が同一名するとき）

メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名が同一名の場合に、ディザスター・リカバリー運用をやめるには、次の図の流れで操作します。

図 11-21 ディザスター・リカバリー運用をやめる場合の操作（メインサイトとリモートサイトの論理ホスト名が同一名の場合）



JP1/AJS3 のディザスター・リカバリー運用をやめる場合の操作を次に示します。

1. メインサイトで、JP1/AJS3 を停止する。

JP1/AJS3 を停止したら、ハードウェアの操作で共有ディスク間のコピーを停止します。

2. メインサイトの実行系および待機系で、ディザスター・リカバリー運用を解除する。

メインサイトで次のコマンドを実行します。実行系と待機系の両方で実行してください。

```
jajs_rpsite -m UNSET -h 論理ホスト名
```

3. リモートサイトの実行系および待機系で、ディザスター・リカバリー運用を解除する。

リモートサイトで次のコマンドを実行します。実行系と待機系の両方で実行してください。

```
jajs_rpsite -m UNSET -h 論理ホスト名
```

注意事項

メインサイトとリモートサイトの論理ホストを同一名かつ同一 IP アドレスで運用していた場合、ディザスター・リカバリー運用をやめたあとに、両方のサイトが同一ネットワーク上に存在しないようにしてください。二つのサイトを交互に起動するか、片方をネットワークから切り離して運用してください。

12

外部 DB を利用する構成での運用

JP1/AJS3 は、クラウド環境で提供されるデータベース（外部 DB）を利用して運用できます。外部 DB を利用することで、日々の運用の負担を軽減できます。

この章では、外部 DB を利用した構成で JP1/AJS3 を運用する場合の設定手順や、システム障害からの復旧方法などについて説明します。

12.1 ODBC の設定と ODBC ファイルデータソースの設定情報の変更

ここでは、ODBC ファイルデータソース名やデータベース名、および ODBC ファイルデータソースの内容を変更する手順について説明します。

外部 DB と接続する JP1/AJS3 のセットアップ時に指定した ODBC ファイルデータソース名、データベース名、および ODBC ファイルデータソースの内容は、変更が必要となる場合があります。運用の途中で変更できる項目を、次の表に示します。

表 12-1 運用の途中で変更できる項目

項番	分類	変更できる項目	変更する要因
1	環境設定パラメーター（セットアップ時に <code>jajs_setup</code> コマンドで指定）	ODBC ファイルデータソース名	ディスクの整理などによって、ODBC ファイルデータソースの配置場所を変更したい。
2		データベース名	データベース名を変更したい。
3	ODBC ファイルデータソースに指定	接続先サーバアドレスとポート番号	利用しているクラウドサービスで、接続先サーバのアドレスが変更された。
4		ユーザー名	セキュリティ要件に従って、定期的パスワードを変更する必要がある。
5		パスワード	

注意事項

ODBC ファイルデータソースの設定情報を変更する場合は、スケジューラーサービスとデータベースの関係が変更されないよう注意してください。

12.1.1 セットアップ時（`jajs_setup` コマンド）に指定した項目の変更手順

`jajs_setup` コマンドで指定した ODBC ファイルデータソース名およびデータベース名の変更手順を次に示します。

1. `jajs_extdb` コマンドを実行して、変更する ODBC ファイルデータソース名またはデータベース名を使用している、エージェント管理およびスケジューラーサービスを確認する。

次のコマンドを実行します。

```
jajs_extdb -v
```

出力例を次に示します。

ホスト	JP1_DEFAULT
データベースの種類	SQLSVR
エージェント管理 状態	有効
ODBCファイルデータソース名	ODBCファイルデータソース名
データベース名	データベース名

スケジューラーサービス	AJSR00T1
状態	有効
ODBCファイルデータソース名	ODBCファイルデータソース名
データベース名	データベース名
スケジューラーサービス	AJSR00T2
状態	有効
ODBCファイルデータソース名	ODBCファイルデータソース名
データベース名	データベース名

出力例のエージェント管理およびスケジューラーサービスに関連する、ODBC ファイルデータソース名またはデータベース名が、変更対象かどうかを確認します。

jajs_extdb コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド jajs_extdb」を参照してください。

2. JP1/AJS3 サービスまたはスケジューラーサービスを停止する。

変更対象にエージェント管理が含まれる場合は、JP1/AJS3 サービスを停止します。含まれない場合は、変更対象のスケジューラーサービスを停止します。

3. jajs_config コマンドを実行して、手順 1 で確認した変更対象の環境設定パラメーターを変更する。

手順 1 の確認結果に基づき、それぞれ次の環境設定パラメーターを変更してください。

エージェント管理の情報を変更する場合

定義キー[JP1_DEFAULT¥JP1AJS2¥HOST¥AGENTMANAGER]の環境設定パラメーターAJSODBC_DSNAME および環境設定パラメーターAJSODBC_DBNAME を変更してください。

環境設定パラメーターの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.13.2(1) AJSODBC_DSNAME」またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.13.2(2) AJSODBC_DBNAME」を参照してください。

スケジューラーサービスの情報を変更する場合

定義キー[JP1_DEFAULT¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名]の環境設定パラメーターAJSODBC_DSNAME および環境設定パラメーターAJSODBC_DBNAME を変更してください。

環境設定パラメーターの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.4.2(124) AJSODBC_DSNAME」またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.4.2(125) AJSODBC_DBNAME」を参照してください。

4. jajs_extdb コマンドを実行して、変更後の ODBC ファイルデータソース名およびデータベース名が正しいかを確認する。

次のコマンドを実行します。

```
jajs_extdb -v
```

jajs_extdb コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド jajs_extdb」を参照してください。

5. 手順 2 で停止した JP1/AJS3 サービスまたはスケジューラーサービスを再起動する。

12.1.2 ODBC ファイルデータソースに指定した項目の変更手順

ODBC ファイルデータソースに指定した項目の変更手順を次に示します。

1. `jajs_extdb` コマンドを実行して、変更する ODBC ファイルデータソース名を使用している、エージェント管理およびスケジューラーサービスを確認する。

次のコマンドを実行します。

```
jajs_extdb -v
```

出力例を次に示します。

ホスト	JP1_DEFAULT
データベースの種類	SQLSVR
エージェント管理	
状態	有効
ODBCファイルデータソース名	ODBCファイルデータソース名
データベース名	データベース名
スケジューラーサービス	AJSR00T1
状態	有効
ODBCファイルデータソース名	ODBCファイルデータソース名
データベース名	データベース名
スケジューラーサービス	AJSR00T2
状態	有効
ODBCファイルデータソース名	ODBCファイルデータソース名
データベース名	データベース名

出力例のエージェント管理およびスケジューラーサービスに関連する、ODBC ファイルデータソース名が、変更対象かどうかを確認します。

`jajs_extdb` コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド `jajs_extdb`」を参照してください。

2. 変更対象のエージェント管理およびスケジューラーサービスが存在するすべてのマネージャーホストの JP1/AJS3 サービスを停止する。

3. マネージャーホスト上の、ODBC ファイルデータソースの内容を変更する。

変更できる項目を次に示します。

表 12-2 ODBC ファイルデータソースの変更できる項目

項番	指定する項目	ODBC ファイルデータソースの項目
1	接続先サーバアドレス*とポート番号	SERVER
2	ユーザー名	UID
3	パスワード	PWD

注※


JP1/AJS3 と外部 DB との接続は、JP1/Base の通信設定に従いません。このため、接続先サーバアドレスは、hosts ファイルおよび DNS などの OS の機能によって、IP アドレスを解決できるようにしておく必要があります。

4. 変更対象のエージェント管理およびスケジューラーサービスが存在するすべてのマネージャーホストの JP1/AJS3 サービスを再起動する。

12.2 外部 DB を利用する場合の障害からの復旧

外部 DB と接続している JP1/AJS3，または外部 DB のデータベースに何らかの障害が発生した場合に，システムを復旧し，運用を継続する流れを次の図に示します。

図 12-1 システムを復旧して運用を継続する流れ



障害の復旧に向けて，事前に設定情報の取得などの準備をします。外部 DB と接続している JP1/AJS3 システム，または外部 DB に障害が発生した場合は，まずそれぞれの環境を復元します。次に，業務の復旧作業を実施し，業務を再開します。

ここでは，障害から復旧する各手順について説明します。

12.2.1 外部 DB と接続している JP1/AJS3 のシステム障害から復旧するための準備

ここでは，外部 DB と接続している JP1/AJS3 のシステム障害から復旧するための準備や注意事項について説明します。システム障害から復旧するための準備を次に示します。

- 外部 DB を利用するためのセットアップが完了した JP1/AJS3 のバックアップの作成
- マネージャーホストの環境情報の確認

(1) 外部 DB を利用するためのセットアップが完了した JP1/AJS3 のバックアップの作成

外部 DB を利用するためのセットアップが完了した JP1/AJS3 のバックアップをスナップショットなどで作成しておく必要があります。なお、バックアップは、JP1/AJS3 サービスが停止している状態で作成してください。

JP1/AJS3 のセットアップについては、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 24. クラウド環境で外部 DB を利用するためのセットアップ」を参照してください。

(2) マネージャーホストの環境情報の確認

マネージャーホストに障害が発生した場合、業務を復旧させるためには、復旧後の環境を運用中のマネージャーホストと同一の環境にする必要があります。このため、JP1/AJS3 のバックアップを作成したあとに、マネージャーホストの設定情報を変更していた場合は、設定を合わせる必要があります。同一の環境にするために必要な設定情報を次の表に示します。

表 12-3 同一の環境にするために必要な設定情報

項番	情報の種類	項目	設定
1	システム設定	ホスト名	マネージャーホストのホスト名
2		IP アドレス	マネージャーホストの IP アドレス
3		言語環境	マネージャーホストの言語環境
4		ポート番号	services ファイルのポート番号の設定
5		ファイアウォール設定	ポートのファイアウォール透過設定
6	全般	トレースログファイルサイズ	次のトレースログファイルサイズの設定 • JP1/AJS3 のトレースログファイル • JP1/AJS3 Check Manager サービスまたは JP1/AJS3 Check Agent サービスのトレースログファイル
7		環境設定パラメーター	物理ホストの環境設定パラメーターの設定
8		シェル	シェルのカスタマイズの設定
9		AJS 管理者	AJS 管理者の設定
10		JP1/AJS3 接続元制限	次の設定ファイル • 接続許可設定ファイル • マネージャー用接続許可設定ファイル permitted_host_manager.conf • エージェント用接続許可設定ファイル permitted_host_agent.conf
11		実行エージェント情報※	実行エージェントおよび実行エージェントグループの追加、削除、変更の情報

項番	情報の種類	項目	設定
12	スケジューラー	スケジューラーサービスの追加または削除	追加時に指定した次のディレクトリ名 <ul style="list-style-type: none"> データベースディレクトリ名 テンポラリーディレクトリ名 ジョブ情報ディレクトリ名 退避情報ディレクトリ名
13			次のコマンドでの環境設定パラメーターの取得 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <pre>jbsgetcnf -c JP1AJSMANAGER -n スケジューラーサービス名</pre> </div>
14		JP1/AJS3 のスケジューラーサービスローカル日時	ajslocaldate コマンドでの JP1/AJS3 のスケジューラーサービスローカル日時の変更
15	イベント・アクション	JP1 イベント送信ジョブの送信先ホスト	JP1 イベント送信ジョブで他ホストに JP1 イベントを送信する場合の通信の設定
16		メールシステム連携	メールシステム連携機能の設定
17	定義内容の事前チェック	定義内容の事前チェック機能	定義内容の事前チェック機能のセットアップまたはアンセットアップ
18	前提製品, 関連製品, 連携製品	JP1 イベントサービスの転送先ホスト	他ホストから転送される JP1 イベントを JP1 イベント受信監視ジョブで監視する場合の設定
19	システム管理	プロセス定義	次の起動プロセス定義ファイルの設定 <ul style="list-style-type: none"> jp1ajs_dbmd.conf jp1ajs_hstd.conf jp1ajs_agtd.conf jp1ajs_schd.conf jp1ajs_spm�.conf
20			次の拡張起動プロセス定義ファイルの設定 <ul style="list-style-type: none"> jp1ajs_dbmd_0700.conf jp1ajs_hstd_0700.conf jp1ajs_agtd_0700.conf jp1ajs_schd_0700.conf jp1ajs_service_0700.conf
21		プロセス起動設定	JP1/AJS3 環境定義ファイル (jp1ajs_env.conf) の設定
22	運用プロファイル	ユニット属性プロファイル	ユニット属性プロファイルの設定
23		実行エージェントプロファイル	実行エージェントプロファイルの設定
24	JP1/AJS3 - View の設定	ウィンドウおよびダイアログボックスのカスタマイズ	ユーザー共通プロファイル (/etc/opt/jp1ajs2/conf/profiles 配下)
25			JP1/AJS3 - Manager 上の JP1/AJS3 - View のウィンドウのメニューを不活性にするカスタマイズファイル (jajsDisableMenu) のカスタマイズ

項番	情報の種類	項目	設定
26	JP1/AJS3 - View の設定	ウィンドウおよびダイアログボックスのカスタマイズ	実行許可コマンド設定ファイル (jajsExecutableCommand) のカスタマイズ
27			View カスタマイズ設定ファイル (jajsCustomizeView) のカスタマイズ
28	ユーザー資産	ODBC ファイルデータソース	外部 DB のスケジューラサービス構築時に指定した ODBC ファイルデータソース
29		ユーザーアプリケーション	ジョブとして実行されるユーザーアプリケーション
30		ユーザーアプリケーションが必要とするデータやファイル	環境変数ファイル, 標準入力ファイル, 転送元ファイル, 終了判定ファイルなど
31		ユーザーアプリケーションの実行環境	OS のユーザー名, JP1/Base のユーザーマッピングの設定など

注※

エージェント管理データベースを復元した場合で、復元したデータベースに情報が不足しているときに、障害発生前と同一の環境にするために必要な情報です。エージェント管理データベースの復元後、この情報を元に、情報を変更する必要があります。

(3) 注意事項


次の情報は復旧後の環境には引き継ぎません。ただし、システム障害が発生した環境が参照できる場合は、該当のログファイルを参照できます。

- ログファイルは、復旧後の環境に引き継ぎません。事前に手動でバックアップしておく必要があります。
- JP1 イベントは、復旧後の環境に引き継ぎません。そのため、JP1 イベント受信監視ジョブで実行前のイベント検索を使用しても、障害発生前のイベントは検索できません。

12.2.2 外部 DB と接続している JP1/AJS3 のシステム障害から復旧するための手順

外部 DB と接続している JP1/AJS3 にシステム障害が発生した場合の復旧の流れを、次の図に示します。

図 12-2 外部 DB と接続している JP1/AJS3 にシステム障害が発生した場合の復旧の流れ



外部 DB と接続している JP1/AJS3 のシステム障害から復旧するための手順を次に示します。

1. セットアップが完了した JP1/AJS3 のバックアップから、JP1/AJS3 を復元する。
2. 障害発生前のマネージャーホストで確認した環境情報を、復元した JP1/AJS3 に反映する。
障害発生前のマネージャーホストで確認した環境情報の詳細については、「[12.2.1\(2\) マネージャーホストの環境情報の確認](#)」を参照してください。
3. `jajs_extdb` コマンドを実行して、マネージャーホスト内のスケジューラーサービスおよび利用しているデータベースを確認する。
次のコマンドを実行します。

```
jajs_extdb -v
```

jajs_extdb コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド jajs_extdb」を参照してください。

4. 手順 3 で確認した、すべてのデータベースを起動する。

5. jajs_extdb コマンドに-p オプションを指定して実行し、マネージャーホストとエージェント管理データベースの接続関係を再設定する。

次のコマンドを実行します。

```
jajs_extdb -p -a
```

6. jajs_extdb コマンドに-p オプションを指定して実行し、スケジューラーサービスとデータベースの接続関係を再設定する。

手順 3 で確認したすべてのスケジューラーサービスに対して、次のコマンドを実行します。

```
jajs_extdb -p -F スケジューラーサービス名
```

7. JP1/AJS3 サービスを起動する。

8. 障害発生時のジョブネットおよびジョブの状態を確認し、状態を変更したり、再実行したりする。

jajs_extdb コマンドを実行すると、スケジューラーサービスはディザスターリカバリースタートします。このため、スケジューラーサービスは実行を抑制した状態で起動され、ジョブおよびジョブネットの状態が変更されます。JP1/AJS3 - View またはコマンドでジョブの状態を確認し、必要に応じてジョブの状態を変更したり、再実行したりしてください。また、障害発生時に実行中だったジョブの状態は、JP1/AJS3 の停止によって復旧後の環境に引き継がれていないおそれがあるため、特に注意が必要です。

ディザスターリカバリースタートした場合のジョブネットおよびジョブの状態については、「6.2.1(3) (a) マネージャーホストの JP1/AJS3 サービスを再起動する場合」の、ディザスターリカバリースタートした場合のジョブネットおよびジョブの状態についての説明を参照してください。

ジョブの実行状態を確認する方法、および状態変更や再実行の方法については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド」を参照してください。

なお、起動条件の監視が終了し、その起動条件によって生成された「起動条件待ち」の世代は、起動条件待ち世代の状態によって、次のように処理されます。

- 起動条件は成立しているも、多重起動が未設定で、実行中のジョブネットの終了を待っている起動条件待ち世代のジョブネットがある場合
復旧後の状態は「起動条件待ち」のまま、実行中のジョブネットの状態が「中断」になります。実行中のジョブネットの状態が「中断」になったあと、起動条件待ちのジョブネットから再び実行されます。
- 起動条件が部分的にだけ成立（部分成立）している場合、または起動条件がまったく成立していない場合
復旧後には、このジョブネットの世代は消滅します。

9. エージェントホストに残っているイベントジョブに関するマネージャーホストの情報を削除する。

次のコマンドをマネージャーホストで実行して、エージェントホストに残っている障害発生時のマネージャーホストの情報を削除します。

-a オプションには、対象の実行エージェント名に対応する実行ホスト名を指定してください。

```
jpomanevreset -h 論理ホスト名 -F スケジューラーサービス名 -dh マネージャーホスト名 -a 実行ホスト名
```

リカバリー対象のマネージャーホストが物理ホストの場合、-h オプションの指定は不要です。

論理ホストの場合、-h オプションと-dh オプションには論理ホストのマネージャーホスト名を指定してください。

10. jajs_extdb コマンドを実行し、スケジューラーサービスの実行抑止起動状態を解除する。

手順 3 で確認したすべてのスケジューラーサービスに対して、次のコマンドを実行します。

```
jajs_extdb -r -F スケジューラーサービス名
```

11. ajsalter コマンドを実行し、ジョブネットおよびジョブの実行抑止を解除し、運用を再開する。

手順 3 で確認したすべてのスケジューラーサービスに対して、次のコマンドを実行します。

```
ajsalter -F スケジューラーサービス名 -s none
```

ajsalter コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド ajsalter」を参照してください。


12.2.3 データベースの障害から復旧する場合の準備

データベースの障害から復旧する場合に必要なバックアップの取得方法については、利用しているクラウド環境のドキュメントを参照してください。

12.2.4 データベースの障害から復旧する場合の手順

データベースに障害が発生した場合の復旧の流れを、次の図に示します。

図 12-3 データベースに障害が発生した場合の復旧の流れ



外部 DB のデータベースで障害が発生した場合に、システムを復旧する手順について説明します。

1. JP1/AJS3 サービスまたはスケジューラーサービスを停止する。

エージェント管理データベースを復元する場合、JP1/AJS3 サービスを停止してください。

スケジューラーサービスのデータベースだけを復元する場合、障害が発生したデータベースと接続しているすべてのスケジューラーサービスを停止してください。スケジューラーサービスの停止方法については、「7.5.2 スケジューラーサービスを停止する」を参照してください。

2. 障害が発生したデータベースをすべて復元する。

データベースの復元方法については、利用しているクラウド環境のドキュメントを参照してください。

3. `jajs_extdb` コマンドを実行して、マネージャーホスト内のスケジューラーサービスおよび利用しているデータベースを確認する。

次のコマンドを実行します。

```
jajs_extdb -v
```

4. 復元したデータベースを起動する。

5. jajs_extdb コマンドに-p オプションを指定して実行する。

エージェント管理データベースを復元した場合、次のコマンドを実行し、マネージャーホストとエージェント管理データベースの接続関係を再設定します。

```
jajs_extdb -p -a
```

スケジューラーサービスのデータベースを復元した場合、手順 3 で確認したすべてのスケジューラーサービスに対して、次のコマンドを実行し、スケジューラーサービスとデータベースの接続関係を再設定します。

```
jajs_extdb -p -F スケジューラーサービス名
```

6. JP1/AJS3 サービスまたはスケジューラーサービスを起動する。

エージェント管理データベースを復元した場合、JP1/AJS3 サービスを起動してください。

スケジューラーサービスのデータベースだけを復元した場合、手順 1 で停止したスケジューラーサービスを起動してください。スケジューラーサービスの起動方法については、「[7.5.1 スケジューラーサービスを起動する](#)」を参照してください。

なお、以降の手順は、スケジューラーサービスのデータベースを復元した場合だけ実施してください。

7. 障害発生時のジョブネットおよびジョブの状態を確認し、状態を変更したり、再実行したりする。

jajs_extdb コマンドを実行すると、スケジューラーサービスはディザスターリカバリースタートします。このため、スケジューラーサービスは実行を抑制した状態で起動され、ジョブおよびジョブネットの状態が変更されます。JP1/AJS3 - View またはコマンドでジョブの状態を確認し、必要に応じてジョブの状態を変更したり、再実行したりしてください。また、障害発生時に実行中だったジョブの状態は、JP1/AJS3 の停止によって復旧後の環境に引き継がれていないおそれがあるため、特に注意が必要です。

ディザスターリカバリースタートした場合のジョブネットおよびジョブの状態については、「[6.2.1\(3\) \(a\) マネージャーホストの JP1/AJS3 サービスを再起動する場合](#)」の、ディザスターリカバリースタートした場合のジョブネットおよびジョブの状態についての説明を参照してください。

ジョブの実行状態を確認する方法、および状態変更や再実行の方法については、マニュアル「[JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド](#)」を参照してください。

なお、起動条件の監視が終了し、その起動条件によって生成された「起動条件待ち」の世代は、起動条件待ち世代の状態によって、次のように処理されます。

- 起動条件は成立していても、多重起動が未設定で、実行中のジョブネットの終了を待っている起動条件待ち世代のジョブネットがある場合

復旧後の状態は「起動条件待ち」のまま、実行中のジョブネットの状態が「中断」になります。実行中のジョブネットの状態が「中断」になったあと、起動条件待ちのジョブネットから再び実行されます。

- 起動条件が部分的にだけ成立（部分成立）している場合、または起動条件がまったく成立していない場合

復旧後には、このジョブネットの世代は消滅します。

8. エージェントホストに残っているイベントジョブに関するマネージャーホストの情報を削除する。

次のコマンドをマネージャーホストで実行して、エージェントホストに残っている障害発生時のマネージャーホストの情報を削除します。

-a オプションには、対象の実行エージェント名に対応する実行ホスト名を指定してください。

```
jpomanevreset -h 論理ホスト名 -F スケジューラーサービス名 -dh マネージャーホスト名 -a 実行ホスト名
```

リカバリー対象のマネージャーホストが物理ホストの場合、-h オプションの指定は不要です。

論理ホストの場合、-h オプションと-dh オプションには論理ホストのマネージャーホスト名を指定してください。

9. jajs_extdb コマンドを実行し、スケジューラーサービスの実行抑止起動状態を解除する。

手順 3 で確認したすべてのスケジューラーサービスに対して、次のコマンドを実行します。

```
jajs_extdb -r -F スケジューラーサービス名
```

jajs_extdb コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド jajs_extdb」を参照してください。

10. ajsalter コマンドを実行し、ジョブネットおよびジョブの実行抑止を解除し、運用を再開する。

手順 3 で確認したすべてのスケジューラーサービスに対して、次のコマンドを実行します。

```
ajsalter -F スケジューラーサービス名 -s none
```

ajsalter コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド ajsalter」を参照してください。


12.3 外部 DB から組み込み DB へ戻す場合の操作

ここでは、JP1/AJS3 で使用するデータベースを外部 DB から組み込み DB へ戻す方法について説明します。

同一ホスト内に、組み込み DB を利用する環境と外部 DB を利用する環境は混在できません。このため、使用するデータベースを組み込み DB へ戻す場合、外部 DB を利用する環境を削除してから、組み込み DB を利用するスケジューラーサービスを追加します。

外部 DB から組み込み DB へ戻す流れを次の図に示します。

図 12-4 外部 DB から組み込み DB へ戻す流れ



外部 DB から組み込み DB へ戻す手順を次に示します。

1. マネージャーホストの設定情報をバックアップする。

外部 DB で使用していた次の情報をバックアップします。

- 実行エージェント情報
- ルートジョブグループ以外のユニットの定義情報※
- ルートジョブグループの情報※
- ルートジョブグループのカレンダー情報※

注※

マネージャーホストにスケジューラーサービスが複数セットアップされている場合は、スケジューラーサービスの数だけバックアップの手順を繰り返してください。

マネージャーホストの設定情報をバックアップする手順の詳細については、「[2.2.3 JP1/AJS3 - Manager の設定情報のバックアップ](#)」を参照してください。

2. ジョブネットの登録予定情報をバックアップする。

マネージャーホストにスケジューラーサービスが複数セットアップされている場合は、スケジューラーサービスの数だけバックアップの手順を繰り返してください。

バックアップする手順の詳細については、「[3.4 ajsgexport, ajsgimport コマンドによるジョブネットの実行登録状態のバックアップ・リカバリー](#)」を参照してください。

3. 外部 DB と接続するスケジューラーサービスを削除する。

スケジューラーサービスを削除する手順については、マニュアル「[JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 24.4.2 スケジューラーサービスの削除](#)」を参照してください。

4. jajs_extdb コマンドを実行して、該当ホストのエージェント管理制御のデータベースを確認する。

次のコマンドを実行します。

```
jajs_extdb -v
```

jajs_extdb コマンドの詳細については、マニュアル「[JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド jajs_extdb](#)」を参照してください。

5. jbsunsetcnf コマンドを実行して、実行エージェントの情報を削除する。

定義キー[JP1_DEFAULT¥JP1AJS2¥HOST¥AGENTMANAGER]の環境設定パラメーターを削除します。

次のコマンドを実行します。

```
jbsunsetcnf -i -h JP1_DEFAULT -c "JP1AJS2¥HOST¥AGENTMANAGER"
```

jbsunsetcnf コマンドの詳細については、マニュアル「[JP1/Base 運用ガイド](#)」を参照してください。

6. 標準構成の設定をする。

外部 DB を利用するためにセットアップしたときに編集した JP1/AJS3 用起動プロセス定義ファイル (jp1ajs_spmd.conf) および拡張起動プロセス定義ファイル (jp1ajs_service_0700.conf) を、元に戻してください。

また、必要に応じてデータベース構成を標準構成 (ISAM レス構成) から標準構成に戻してください。

7. 組み込み DB と接続するスケジューラーサービスをセットアップする。

スケジューラーサービスをセットアップする手順については、マニュアル「[JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 6.1.1\(1\) スケジューラーサービスを追加する](#)」(Windows の場合) またはマニュアル「[JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 15.1.1\(1\) スケジューラーサービスを追加する](#)」(UNIX の場合) を参照してください。

❗ 重要

スケジューラーサービスを追加する最初の手順の、組み込み DB の開始は不要です。

8. バックアップした外部 DB の設定情報を、組み込み DB にリカバリーする。

手順 1 と手順 2 でバックアップした外部 DB の設定情報を、組み込み DB にリカバリーします。リカバリーする手順については、「2.3.4(8) 実行エージェント情報のリカバリー」、「2.3.4(9) ユニット定義のリカバリー」および「3.4 ajsrgexport, ajsrgimport コマンドによるジョブネットの実行登録状態のバックアップ・リカバリー」を参照してください。

9. 必要に応じて、手順 5 で確認したデータベースを削除する。

外部 DB 上に作成した JP1/AJS3 用のデータベースは、自動では削除されません。必要に応じて、手動で削除してください。

12.4 外部 DB を利用する JP1/AJS3 が動作しているホストの設定を変更する

外部 DB を利用する JP1/AJS3 が動作しているホストの設定変更については、「7.9 JP1/AJS3 が動作しているホストの設定を変更する」を参照してください。

ただし、次の設定変更については、一部の手順を実施する必要はありません。

JP1/AJS3 - Manager のホスト名を変更する場合

「7.9.1(2) JP1/AJS3 - Manager のホスト名を変更する」の、次の手順を実施する必要はありません。

- ジョブネットの定義をバックアップする手順
- 実行エージェントの定義をバックアップする手順
- QUEUE ジョブ、サブミットジョブ実行環境の定義をバックアップする手順
- QUEUE ジョブ、サブミットジョブ実行環境を再作成する手順
- データベース環境を再セットアップする手順
- バックアップしたジョブネット定義を回復する手順
- バックアップした実行エージェント定義を回復する手順

システム日時を変更する場合

「7.9.3(1)(c) 進んでいるシステムの時刻を戻し、すぐに JP1/AJS3 を起動する場合」の、データベース環境を再構築する手順を実施する必要はありません。

13

ケーススタディ

この章では、JP1/AJS3 の具体的な運用場面や課題を想定し、それぞれの状況に対する設定方法・操作方法や、課題の解決方法を紹介します。

ここで紹介する事例を参考に、JP1/AJS3 を構築・運用してください。

13.1 ケーススタディの事例一覧

ケーススタディで想定する運用場面や課題について、次の表に示します。

表 13-1 ケーススタディの事例一覧

項番	ケーススタディの事例	参照先
1	ユーザーごとのジョブの稼働実績を知りたい	13.1.1
2	実行エージェントの指定誤りなどによる、不正なジョブ実行を防止したい	13.1.2
3	毎日実行するジョブの実行結果を、日付ごとに異なるファイル名で保存したい	13.1.3
4	リリース登録によって削除された一時変更をリリース登録後の実行予定に対して再反映したい	13.1.4
5	マネージャー・エージェント構成でイベントジョブの実行先ホストにエイリアスホスト名を使用したい	13.1.5
6	JP1/AJS3 - Manager の運用をジョブの実行だけに限定して使用するリソースを低減したい	13.1.6
7	1 台のマネージャーホストで、スケジューラーサービスごとに業務の運用を独立させたい	13.1.7
8	JP1/AJS3 - View で定義済みのユニットを編集して、編集前後の定義内容を比較したい	13.1.8
9	クラウドのオートスケール環境でジョブを実行したい	13.1.9
10	一つのジョブを、複数のエージェントホストで実行したい	13.1.10
11	Web GUI (ジョブポータル) やユーザーアプリケーションでできる操作を制限したい	13.1.11
12	JP1/AJS3 の稼働状況を可視化したい	13.1.12
13	JP1/AJS3 の状態を Web GUI で確認したい	13.1.13


13.1.1 ユーザーごとのジョブの稼働実績を知りたい

情報システム部門で JP1/AJS3 - Manager を統合して運用している場合、JP1/AJS3 を使用するユーザーのうち、だれがどれだけ JP1/AJS3 を使用したか、ユーザーごとのジョブの稼働実績が必要となる場合があります。ここでは、ユーザーごとのジョブの稼働実績の収集方法について説明します。

(1) 背景

従来、企業では部門ごとにシステムを構築し、運用していました。しかし、部門ごとに別々に運用するシステムでは、情報の共有やリソースの転用が困難であり、多大な運用コストが発生していました。この問題を解決するため、システムを集約して最適化し、情報システム部門が運用するシステム上のアプリケーションをそれぞれの部門が利用するようになりました。


図 13-1 情報システムの統合の例



(2) 実現したいこと

JP1/AJS3 を情報システム部門で統合して運用するために、ジョブを「だれが」「いつ」「何を」「どこで」「どれだけ」実行したかという稼働実績を収集したい。

図 13-2 稼働実績を収集する例



(3) 解決方法

JP1/AJS3 が出力する JP1 イベント（ジョブ正常終了イベント、ジョブ異常終了イベント、およびジョブ警告終了イベント）を参照すれば、ジョブを「だれが」「いつ」「何を」「どこで」「どれだけ」実行したかという稼働実績を取得できます。

取得できる稼働実績と、対応する JP1 イベントの属性を次の表に示します。

表 13-2 取得できる稼働実績と対応する JP1 イベントの属性

項番	知りたいこと	対応する JP1 イベントの属性
1	だれが	<ul style="list-style-type: none">ジョブネット登録ユーザ名実行先でのジョブ実行 JP1 ユーザ名*
2	いつ	<ul style="list-style-type: none">開始時刻終了時刻実行先での開始時刻実行先での終了時刻
3	何を	<ul style="list-style-type: none">ルートジョブネット名ネストジョブネット/ジョブ名ユニット種別
4	どこで	<ul style="list-style-type: none">ジョブネット登録元ホスト名実行先ホスト名
5	どれだけ	実行先でのジョブ実行時間*


注※

JP1/AJS3 - Manager のバージョンが 09-50 以降の場合にだけ出力されます。

(4) 機能概要

JP1/AJS3 が出力した JP1 イベントを、`jevexport` コマンドで csv ファイルに出力して、ユーザーが任意の形式でジョブの稼働実績を編集できます。

図 13-3 稼働実績の編集の例



(5) 設定例

2011年8月1日以降の毎週日曜日の午前1時に、過去1週間分（7日前から前日まで）のジョブ稼働実績を収集する例を次に示します。

1. jevexport コマンドで使用するフィルターファイルを作成する。

フィルターファイルは、次のように設定します。

- 次のジョブ終了イベントを抽出する。
 - ・ ジョブ正常終了イベント（イベント ID：4106）
 - ・ ジョブ異常終了イベント（イベント ID：4107）
 - ・ ジョブ警告終了イベント（イベント ID：4109）

JP1 イベントの属性値については、「付録 A.2 JP1 イベントの属性」を参照してください。

- 7日前から前日まで（7日前から今日までの8日間のうち、今日を除いた7日間）に発生したイベントを抽出する。


フィルターファイルの記述例を次に示します。

```
B. ID IN 4106 4107 4109
B. TIME WITHIN D 8
EXCLUDE
B. TIME WITHIN D 1
```

フィルターファイルについては、マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

2. JP1/AJS3 で、ジョブネットを作成する。

次のようなジョブネットを作成します。



ルートジョブネットのスケジュールルール

次のように設定します。

- ・ 開始年月日：2011年8月の第1日曜日
- ・ 開始時刻：01:00
- ・ 処理サイクル：毎週

PCジョブの詳細定義

次のように設定します。

- ・ 実行ファイル名：jevexport
- ・ パラメーター：-o△出力ファイル名△-f△フィルターファイル名

3. 手順2で作成したジョブネットを計画実行登録する。

2011年8月1日以降の毎週日曜日の午前1時になると、PCジョブが実行されます。PCジョブの実行が終了すると、出力ファイル名に指定したファイルに、過去1週間分の稼働実績が出力されます。

4. 表計算ソフトなどを使用して、出力ファイルから稼働実績を編集する。

(6) マニュアル記載箇所

項目	詳細項目	参照箇所
概要	フィルターファイル	マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」
	JP1 イベントの属性値	「付録 A.2 JP1 イベントの属性」
コマンド (jevexport コマンド)		マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」

(7) 注意事項

- 出力される JP1 イベントのうち、「実行先でのジョブ実行時間」は、実行先でのジョブ終了時刻から開始時刻を引いた値が設定されます。このため、実際の実行時間が1秒未満の場合は0になります。
- 出力される JP1 イベントのうち、「実行先でのジョブ実行時間」は、秒単位で出力されます。そのため、対象ジョブ数が多くなると実際の時間との差が大きくなります。その場合、「実行先でのジョブ実行時間」は参考値としてください。

13.1.2 実行エージェントの指定誤りなどによる、不正なジョブ実行を防止したい

複数の部門で JP1/AJS3 - Manager を共有していて、各部門が利用できる実行エージェントを区別して運用している場合、ジョブの実行先エージェントの定義を誤ると、利用してはいけない実行エージェントでジョブを不正に実行してしまいます。ここでは、不正なジョブ実行を未然に防止する方法について説明します。


(1) 運用

次のような運用をしています。

- 複数の部門でマネージャーホストを共有している。
- 部門ごとに使用できる実行エージェントを区別して運用している。
- 部門ごとにスケジューラーサービスを分けて運用している。

在庫部門と経理部門で実行エージェントとスケジューラーサービスを分けて運用する例を、次の図に示します。


図 13-4 実行エージェントとスケジューラーサービスを分けて運用する例





(2) 課題

ジョブを他部門用の実行エージェントで実行しないようにしたい。

図 13-5 他部門用の実行エージェントでジョブを実行する例



(凡例)

-  : 正しい実行エージェントでの実行
-  : 不正な実行エージェントでの実行

(3) 解決方法

実行エージェント制限機能を使用することで、許可していない実行エージェントでジョブを実行しないようにできます。これによって、誤って他部門用の実行エージェントでジョブを実行するトラブルを防止できます。


実行エージェント制限機能を使用するには、実行エージェントプロファイルをスケジューラーサービス単位で作成します。実行エージェントプロファイルには、ユニットごとに、許可する実行エージェントを設定します。

実行エージェントプロファイルを設定すると、次のタイミングでユニットの実行エージェントがチェックされます。

- ユニットの詳細定義時

JP1/AJS3 - View でのユニットの詳細定義時に、詳細定義ダイアログボックスの [実行エージェント] がコンボボックスで表示されます。コンボボックスには、実行エージェントプロファイルで許可した実行エージェントが一覧で表示されます。コンボボックスの中からだけ実行エージェントを選択できるため、誤った実行エージェントが指定できなくなります。

図 13-6 実行エージェント制限 (ユニット定義時)



一覧に表示されていない実行エージェントを [実行エージェント] に直接記述した場合、詳細定義ダイアログボックスの [OK] ボタンをクリックしたときにエラーになります。ただし、[OK] ボタンをクリックしたときにはエラーにしないで、警告メッセージを表示して定義ができるように、実行エージェントプロファイルの設定を変更することもできます。



- ジョブの実行時

ジョブ実行時に、ジョブを実行しようとしている実行エージェントが実行エージェントプロファイルで許可されていない場合は、ジョブの実行が抑止されます。


ユニットを定義したあとに実行エージェントプロファイルを変更した場合、ジョブの実行エージェントは変更した内容でチェックされます。

図 13-7 実行エージェント制限 (ジョブ実行時)


■ユニット定義時



■ジョブ実行時



AGT02をAGT05に変更



この例では、ユニット定義時には job1 の実行エージェントとして実行エージェントプロファイルで「AGT02」を許可していましたが、ジョブ実行時には「AGT02」は許可しません。job1 のユニット定義の「実行エージェント」を変更しないで、「AGT02」のまま job1 を実行しようとする、実行エージェントプロファイルに従って、実行が抑止されます。job1 を実行するためには、ユニット定義の「実行エージェント」を、「AGT05」に修正してから実行してください。

(4) 適用契機

次のような場合に、この機能を適用します。

- 1 台の JP1/AJS3 - Manager を複数部門で共有して運用する場合
- ユニット定義誤りによるジョブ実行エラーを低減させたい場合

(5) マニュアル記載箇所

項目	詳細項目	参照箇所
概要	実行エージェント制限	マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド (システム構築編) 2.5.1(6) 実行エージェント制限について」
設定手順		マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 21.1.1 実行エージェント制限の設定手順」


13.1.3 毎日実行するジョブの実行結果を、日付ごとに異なるファイル名で保存したい

毎日実行するジョブの標準出力ファイル名に、日付を含ませて出力する場合、ジョブの詳細定義を毎日手動で変更する必要があります。しかし、このような運用では、運用コストが掛かる上、定義変更漏れのリスクが発生します。ここでは、標準出力ファイル名の日付を動的に変更する方法について説明します。

(1) 運用

ジョブ「集計処理」は、実行日の受注データを集計し、標準出力ファイルとして出力するジョブです。集計日をファイル名からわかるようにするため、標準出力ファイル名に日付を表す文字列を含めています(例:「20110801_syuukei.txt」)。

図 13-8 ジョブ「集計処理」のイメージ



この場合、ジョブ「集計処理」の詳細定義で、[標準出力ファイル名]の日付部分を毎日手動で変更しなければなりません。

(2) 課題

運用コストの削減、および定義変更漏れリスク低減のため、ジョブ「集計処理」の詳細定義で[標準出力ファイル名]を、日付に合わせて動的に変更したい。


(3) 解決方法

引き継ぎ情報設定ジョブを使用して日付をマクロ変数に格納し、ジョブ「集計処理」にマクロ変数を引き継がせて、標準出力ファイル名を動的に変更できます。

(4) 設定例

次のようにジョブネットを定義することで、標準出力ファイル名に集計日を動的に設定できます。

図 13-9 ジョブネット実行時のイメージ



ジョブネットを実行する手順を、次に示します。

1. ジョブネットに、日付情報を標準出力ファイルに出力するジョブ（日付解決ジョブ）を定義する。

日付情報を「DATE=YYYYMMDD」（YYYY：年，MM：月，DD：日）という形式で標準出力ファイルに出力するジョブ（日付解決ジョブ）を作成します。日付解決ジョブの「標準出力ファイル名」には「\$JP1AJS2_JPQSTDOUTTEMP\$」を指定します。

2. 引き継ぎ情報設定ジョブを定義する。

引き継ぎ情報設定ジョブを定義します。

[詳細定義－ [引き継ぎ情報設定ジョブ]－ [引き継ぎ情報]] ダイアログボックスは、次のように定義します。


[正規表現]：日付解決ジョブの標準出力ファイルから日付部分 YYYYMMDD を切り出すための正規表現を指定します。

[出力マクロ変数]：切り出した結果を格納するマクロ変数名を指定します。

定義例

[正規表現]：「DATE=(.*)」

[出力マクロ変数]：「FILEDATE」



3. ジョブ「集計処理」を定義する。

「標準出力ファイル名」にマクロ変数名を定義します。

「標準出力ファイル名」：?AJS2FILEDATE?_syuukei.txt


4. 日付解決ジョブ，引き継ぎ情報設定ジョブ，ジョブ「集計処理」の順にジョブを関連づける

5. ジョブネットを実行登録する。

ジョブネットを 2011 年 8 月 1 日に実行すると，ジョブ「集計処理」の「標準出力ファイル名」の「[?AJS2FILEDATE?]」の値は「20110801」になり，実行結果として「20110801_syuukei.txt」というファイルが作成されます。

ジョブ「集計処理」の標準出力ファイル名に日付情報が設定される流れを，次の図に示します。

図 13-10 ジョブ「集計処理」の標準出力ファイル名への日付情報の設定



(5) マニュアル記載箇所

項目	詳細項目	参照箇所
概要	引き継ぎ情報設定ジョブ	マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド 3.1.1(1)(g) 引き継ぎ情報設定ジョブ」
	引き継ぎ情報設定ジョブの定義例	マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド (業務設計編) 2.4.9 動的に変わる情報を後続ユニットに引き継ぐ (引き継ぎ情報設定ジョブを使ったジョブネットの定義例)」
画面		<ul style="list-style-type: none"> マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド 12.4.41 [詳細定義 - [引き継ぎ情報設定ジョブ]] ダイアログボックス」 マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド 12.4.42 [詳細定義 - [引き継ぎ情報設定ジョブ] - [引き継ぎ情報]] ダイアログボックス」

13.1.4 リリース登録によって削除された一時変更をリリース登録後の実行予定に対して再反映したい


スケジュールの一時変更後にリリース登録すると、スケジュールの一時変更はリリース日時以降の実行予定に反映されません。リリース前に行った一時変更を反映するためには、一時変更情報を手動で管理・再操作しなければならないため、手間や労力が掛かります。ここでは、リリース登録後の実行予定にスケジュールの一時変更を再操作する方法について説明します。

(1) 運用

リリース登録による運用中のジョブネット定義の切り替え、および計画一時変更によるスケジュールの一時変更を併用して、ジョブネットを運用しています。

ルートジョブネットをリリース登録すると、リリース日時以降の実行予定がリリース元のジョブネット定義で生成し直されます。そのため、リリース登録前にリリース先のジョブネットに対して行った一時変更の操作内容は、生成し直された実行予定には反映されていません。

図 13-11 一時変更操作後にリリース登録する例



この例では、ルートジョブネット「業務A」は、毎日12:00に実行するように、スケジュールルールで定義しています。7/2の実行予定を実行中止して、7/2の実行予定を削除します。そのあと、業務Aをリリース先に指定して、リリースID「001」のジョブネット定義をリリース登録すると、リリース日時の7/1以降の実行予定は、リリースID「001」のジョブネット定義で生成し直され、7/2の実行中止が反映されません。

リリース登録後の実行予定に実行中止の操作を反映したい場合、「業務A」に対して行った実行中止を手動で管理し、リリース登録後にリリースID「001」の実行予定に対して手動で再操作する必要があります。

(2) 課題

リリース前に行った一時変更の操作を、リリース登録後の実行予定に一括で再反映したい。

(3) 解決方法

一時変更の操作管理機能を使用することで、一時変更情報を自動的に記録・管理できます。記録した一時変更情報を一覧表示でき、その中から任意の一時変更を選択して再操作することもできます。


これによって、次のことを実現できます。

- 過去の一時変更操作を手動で管理する必要がなくなる。
- リリース登録前に行った一時変更を、リリース登録後に生成された実行予定に対して簡単・迅速・確実に再操作できる。

なお、JP1/AJS3 - View では、過去に行った一時変更情報を [一時変更情報の一覧] ダイアログボックスで確認できます。ルートジョブネットをリリース登録するときには、リリース登録時に [リリース登録] ダイアログボックスから [一時変更情報の一覧] ダイアログボックスを表示して、リリース先ジョブネットに対して行った一時変更を再操作できます。

リリース登録前に行った一時変更を再操作する例を、次の図に示します。

図 13-12 リリース前に行った一時変更を再操作する例




スケジュールルール
開始時刻：12:00
処理サイクル：1日ごとに実行

暦日	6/29	6/30	7/1	7/2	7/3
業務Aの 実行予定					

● 7/2の実行予定を計画一時変更（実行中止）したときの実行予定

暦日	6/29	6/30	7/1	7/2	7/3
業務Aの 実行予定					



● リリース登録後の実行予定

暦日	6/29	6/30	7/1	7/2	7/3
AJS_AUTOの 実行予定 (リリース先)					
業務Aの 実行予定					
001の 実行予定 (リリース元)					

(凡例)



実行中止が再操作され、
実行予定が削除される

ルートジョブネットの業務 A は、毎日 12:00 に実行するように、スケジュールルールで定義しています。7/2 の実行予定を計画一時変更で実行中止すると、JP1/AJS3 - Manager に一時変更情報が自動的に記録されます。そのあと、業務 A をリリース先に指定してリリース ID 「001」 のジョブネット定義をリリース登録したあとで、[一時変更情報の一覧] ダイアログボックスから、業務 A に対して行った実行中止を再操作できます。これによって、リリース ID 「001」 の 7/2 の実行予定に対して実行中止が反映され、実行予定が削除されます。

(4) マニュアル記載箇所


項目	詳細項目	参照箇所
概要	一時変更の再操作	マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド 4.5.16 ジョブネットやジョブの一時変更の操作情報を確認・再操作する」
	リリース登録している場合の運用方法	「7.3.8(3) 推奨する運用方法」
設定手順		マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 6.1.9 一時変更の操作管理機能を使用するための設定」(Windows の場合) マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 15.1.9 一時変更の操作管理機能を使用するための設定」(UNIX の場合)
操作方法		マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド 9.17 一時変更情報を確認・再操作する」
画面		<ul style="list-style-type: none">マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド 12.3.27 [リリース登録] ダイアログボックス」マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド 12.3.40 [一時変更情報の一覧] ダイアログボックス」

13.1.5 マネージャー・エージェント構成でイベントジョブの実行先ホストにエイリアスホスト名を使用したい

マネージャー・エージェント構成で JP1/AJS3 を運用している場合に、イベントジョブの実行先ホスト名をエイリアスホスト名で指定する必要が出てきたとします。ここでは、エージェントホストをエイリアスホスト名で指定する方法について説明します。

(1) 実現したいこと

次のようなマネージャー・エージェント構成の場合に、イベントジョブの実行先ホスト（エージェントホスト）にエイリアスホスト名を指定したい。



マネージャー・エージェント構成については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド (システム構築編) 2.2.2 マネージャー・エージェント構成の例」を参照してください。


(2) 解決方法

マネージャー-hostとエージェント-host間の通信では、各-hostの-host名から求まるIPアドレスを使用します。このため、マネージャー-hostとエージェント-hostで互いの-host名について正しく名前解決できるように設定する必要があります。

実-host名がhostAであるエージェント-hostに対して、hostBというエイリアス-host名を定義する場合、マネージャー-host上で、エージェント-hostの実-host名とエイリアス-host名から同じIPアドレスが得られるように、hostsファイル、DNS、jp1hosts、またはjp1hosts2を設定してください。

ここでは、hostsファイルの設定例を示します。次のように設定してください。

図 13-13 ホスト名をエイリアス定義する場合の hosts ファイルの設定例



(3) 適用契機

マネージャー-hostおよびエージェント-hostの構築時に設定してください。

(4) マニュアル記載箇所

項目	詳細項目	参照箇所
概要	マネージャー・エージェント構成	マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド (システム構築編) 2.2.2 マネージャー・エージェント構成の例」
	マネージャー・エージェント構成でのエイリアス-host名の使用	マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド (システム構築編) 2.2.2(4) マネージャー・エージェント構成時の注意事項」
	jp1hosts または jp1hosts2	マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」

13.1.6 JP1/AJS3 - Manager の運用をジョブの実行だけに限定して使用するリソースを低減したい

JP1/AJS3 - Manager をジョブの実行にしか使用していなくても、使用していない JP1/AJS3 - Manager の機能分のリソースは使用されており、ホストのリソースに負荷を与えてしまいます。このような場合、JP1/AJS3 - Manager の機能をジョブ実行機能だけに制限することで、使用するリソースを低減できます。ここでは、JP1/AJS3 が使用するリソースを低減する方法について説明します。

(1) 運用

1 台のホストに論理ホストを構築し、物理ホストと論理ホストそれぞれに JP1/AJS3 - Manager をインストールします。物理ホストおよび論理ホストは、次のように使い分けています。

物理ホスト


ジョブの実行だけを行っていて、マネージャーホストの機能は使用していません。

論理ホスト

マネージャーホストとして使用しています。

このような運用でのホスト構成を、次の図に示します。

図 13-14 ホスト構成



(2) 実現したいこと

JP1/AJS3 が使用するリソースを低減したい。

(3) 解決方法

JP1/AJS3 が起動する一部のプロセスの起動を抑止します。例えば、図 13-14 の場合、物理ホストの組み込み DB を自動起動させないようにして、物理ホストの JP1/AJS3 - Manager はジョブの実行に必要な機能だけに限定します。

これによって、JP1/AJS3 が使用するメモリーの使用量が少なくなり、JP1/AJS3 の起動時間を短縮できます。

(4) 適用契機

運用開始前に設定してください。

(5) 設定手順

Windows または UNIX での設定手順について、それぞれ説明します。なお、設定ファイルや定義ファイルを変更する場合は、必ずファイルをバックアップしてから実施してください。変更した設定を元に戻す場合は、バックアップしたファイルを元の場所に上書きして戻してください。リカバリー方法については、「[2.3.4 JP1/AJS3 - Manager の設定情報のリカバリー](#)」を参照してください。

(a) Windows の場合

1. 組み込み DB がバージョン 10-00 より前の方式の場合、システム共通定義ファイルの設定値を変更する。

次のファイルをメモ帳などのテキストエディターで開き、設定値を変更します。組み込み DB がバージョン 10-00 以降の方式の場合、この手順は不要です。

```
組み込みDB運用ディレクトリ¥conf¥pdsys
```

変更前

```
set pd_mode_conf = AUTO
```

変更後

```
set pd_mode_conf = MANUAL2
```

2. JP1/AJS3 の起動プロセス定義ファイルの設定値を変更する。

起動プロセス定義ファイルをメモ帳などのテキストエディターで開き、「jajs_dbmd」、 「jajs_hstd」、 「jajs_schd」 で始まる行を削除してください。

起動プロセス定義ファイルのパス

```
JP1/AJS3 のインストール先フォルダ¥conf¥jp1ajs_spm�.conf
```

変更前

```
jajs_dbmd|jajs_dbmd.exe|||1800|
```

```
jajs_hstd|jajs_hstd.exe|||1800|
```

```
jajs_agtd|jajs_agtd.exe|||1800|
```

```
jajs_schd|jajs_schd.exe|||1800|
```

変更後

```
jajs_agtd|jajs_agtd.exe|||1800|
```

参考

論理ホストでジョブの実行を行っていて、論理ホストのプロセスの起動を抑止したい場合、起動プロセス定義ファイルのパスは次に示すパスに読み替えてください。

`jajs_setup_cluster` コマンドで指定した共有フォルダ¥jp1ajs2¥conf¥jp1ajs_spmd.conf

3. JP1/AJS3 の拡張起動プロセス定義ファイルの設定値を変更する。

拡張起動プロセス定義ファイルをメモ帳などのテキストエディターで開き、「jajs_dbmd」、「jajs_hstd」、「jajs_schd」で始まる行全体、および「jajs_agtd」で始まる行中の「jajs_hstd」の部分を削除してください。

拡張起動プロセス定義ファイルのパスと変更例を次に示します。

拡張起動プロセス定義ファイルのパス

JP1/AJS3 のインストール先フォルダ¥conf¥jp1ajs_service_0700.conf

変更前

```
jajs_dbmd|jajs_dbmd.exe||0|3|3|21600|0|2||1|||||||
jajs_hstd|jajs_hstd.exe||1|3|20|21600|0|0|jajs_dbmd|1|||||||
jajs_agtd|jajs_agtd.exe|-HA|1|3|3|21600|0|0|jajs_hstd|1|||||||
jajs_schd|jajs_schd.exe|-HA|1|3|10|21600|0|1|jajs_agtd|1|||||||
```

変更後

```
jajs_agtd|jajs_agtd.exe|-HA|1|3|3|21600|0|0||1|||||||
```

参考

論理ホストでジョブの実行を行っていて、論理ホストのプロセスの起動を抑止したい場合、拡張起動プロセス定義ファイルのパスは次に示すパスに読み替えてください。

`jajs_setup_cluster` コマンドで指定した共有フォルダ¥jp1ajs2¥conf¥jp1ajs_service_0700.conf

4. JP1/AJS3 サービスを再起動する。

(b) UNIX の場合

1. 組み込み DB がバージョン 10-00 より前の方式の場合、システム共通定義ファイルの設定値を変更する。

次のファイルを vi などのエディターで開き、設定値を変更します。組み込み DB がバージョン 10-00 以降の方式の場合、この手順は不要です。

```
組み込みDB運用ディレクトリ/conf/pdsys
```

変更前

```
set pd_mode_conf = AUTO
```

変更後

```
set pd_mode_conf = MANUAL2
```

2. JP1/AJS3 の起動プロセス定義ファイルの設定値を変更する。

起動プロセス定義ファイルを vi などのエディターで開き、「jajs_dbmd」、「jajs_hstd」、「jajs_schd」で始まる行を削除してください。

起動プロセス定義ファイルのパスと変更例を次に示します。

起動プロセス定義ファイルのパス

```
/etc/opt/jp1ajs2/conf/jp1ajs_spmd.conf
```

変更前

```
jajs_dbmd|/opt/jp1ajs2/bin/jajs_dbmd|||1800|
jajs_hstd|/opt/jp1ajs2/bin/jajs_hstd|||1800|
jajs_agtd|/opt/jp1ajs2/bin/jajs_agtd|||1800|
jajs_schd|/opt/jp1ajs2/bin/jajs_schd|||1800|
```

変更後

```
jajs_agtd|/opt/jp1ajs2/bin/jajs_agtd|||1800|
```

参考

論理ホストでジョブの実行を行っていて、論理ホストのプロセスの起動を抑止したい場合、起動プロセス定義ファイルのパスは次に示すパスに読み替えてください。

jajs_setup_cluster コマンドで指定した共有ディレクトリ/jp1ajs2/conf/jp1ajs_spmd.conf

3. JP1/AJS3 の拡張起動プロセス定義ファイルの設定値を変更する。

拡張起動プロセス定義ファイルを vi などのエディターで開き、「jajs_dbmd」、「jajs_hstd」、「jajs_schd」で始まる行全体、および「jajs_agtd」で始まる行中の「jajs_hstd」の部分を削除してください。

拡張起動プロセス定義ファイルのパスと変更例を次に示します。

拡張起動プロセス定義ファイルのパス

```
/etc/opt/jp1ajs2/conf/jp1ajs_service_0700.conf
```

変更前

```
jajs_dbmd|/opt/jp1ajs2/bin/jajs_dbmd||0|3|3|21600|0|2||1|||||||
jajs_hstd|/opt/jp1ajs2/bin/jajs_hstd||1|3|20|21600|0|0|jajs_dbmd|1|||||||
jajs_agtd|/opt/jp1ajs2/bin/jajs_agtd|-HA|1|3|3|21600|0|0|jajs_hstd|1|||||||
jajs_schd|/opt/jp1ajs2/bin/jajs_schd|-HA|1|3|10|21600|0|1|jajs_agtd|1|||||||
```

変更後

```
jajs_agtd|/opt/jp1ajs2/bin/jajs_agtd|-HA|1|3|3|21600|0|0||1|||||||
```

参考

論理ホストでジョブの実行を行っていて、論理ホストのプロセスの起動を抑止したい場合、拡張起動プロセス定義ファイルのパスは次に示すパスに読み替えてください。

jajs_setup_cluster コマンドで指定した共有ディレクトリ/jp1ajs2/conf/jp1ajs_service_0700.conf

4. JP1/AJS3 サービスを再起動する。

(6) マニュアル記載箇所

項目	詳細項目	参照箇所
概要	プロセス一覧	<ul style="list-style-type: none">マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング 付録 B.2 プロセス一覧 (Windows の場合)」マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング 付録 B.3 プロセス一覧 (UNIX の場合)」
設定手順		マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 23.1 組み込み DB を使用するための準備」

(7) 注意事項

- この設定で JP1/AJS3 が起動するプロセスを抑止すると、`jajs_spmd_status` コマンドを実行したときに、出力される内容が変更されます。起動するプロセスを抑止した場合の `jajs_spmd_status` コマンドの出力例を、次に示します。

Windows の場合

```
KNAD3690-I JP1/AJS3 の状態通知処理を開始します
稼働中のプロセスを表示します
プロセス名称 プロセスID
jajs_agtd xxxx
queuea xxxx
evactiona xxxx
KNAD3691-I プロセスは全て起動しています
```

UNIX の場合

```
KNAD3690-I JP1/AJS3 の状態通知処理を開始します
稼働中のプロセスを表示します
プロセス名称 プロセスID
jajs_agtd xxxx
jpmqmon xxxx
jpoagent xxxx
KNAD3691-I プロセスは全て起動しています
```

- この設定で JP1/AJS3 が起動するプロセスを抑止すると、使用できるコマンドが、JP1/AJS3 - Agent が提供しているコマンドだけになります。JP1/AJS3 - Agent が提供しているコマンドについては、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 1.5 コマンド一覧」を参照してください。
- この設定を実行すると、キューレスジョブ使用時に Windows の論理ホストを自動でアタッチ・デタッチするように設定できなくなります。
論理ホストを自動でアタッチ・デタッチする設定については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 8.2.7 キューレスジョブ実行環境の設定」を参照してください。
- 物理ホストにこの設定をしたあとに論理ホストを作成する場合は、運用に応じて次の手順を実施してください。

- 論理ホストの運用をジョブの実行だけに限定する場合
論理ホストで、JP1/AJS3の起動プロセス定義ファイルと拡張起動プロセス定義ファイルが、ここで説明した設定手順の変更後の状態になっているか確認してください。変更後の状態になっていない場合は、設定手順を実施してください。
- 論理ホストの運用をジョブの実行だけに限定しない場合
論理ホストで、JP1/AJS3の起動プロセス定義ファイルと拡張起動プロセス定義ファイルを次のモデルファイルから回復してください。

Windows の場合

jaajs_setup_cluster コマンドで指定した共有フォルダ¥jp1ajs2¥conf¥jp1ajs_spmd.conf.model

jaajs_setup_cluster コマンドで指定した共有フォルダ

¥jp1ajs2¥conf¥jp1ajs_service_0700.conf.model

UNIX の場合

jaajs_setup_cluster コマンドで指定した共有ディレクトリ/jp1ajs2/conf/jp1ajs_spmd.conf.model

jaajs_setup_cluster コマンドで指定した共有ディレクトリ/jp1ajs2/conf/

jp1ajs_service_0700.conf.cluster.model

13.1.7 1台のマネージャーホストで、スケジューラーサービスごとに業務の運用を独立させたい

企業の各部門がそれぞれ独立して業務を運用するには、部門ごとに別々のリソース（実行エージェントやスケジューラーサービス）を使って業務を運用する必要があります。しかし、部門ごとに別々のマネージャーホストを運用してリソースを分離する方法だと、情報の共有やリソースの転用が困難になり、多大な運用・管理コストが発生してしまいます。

ここでは、1台のマネージャーホストを使って、各部門が独立して業務を運用する方法について説明します。

(1) 運用

各部門には、次のようなユーザーがいるとします。

表 13-3 ユーザーの例


項番	ユーザーの所属部門	ユーザーの役割
1	営業部門	ジョブ運用管理者 営業部門で運用しているジョブを設計・構築・運用する。
2	総務部門	ジョブ運用管理者 総務部門で運用しているジョブを設計・構築・運用する。
3	情報システム部門	JP1/AJS3 システム管理者 JP1/AJS3 システム全体を管理する。

この企業では、各部門で独立して業務を運用できるようにするため、JP1/AJS3 を次のように運用しています。

- それぞれの部門が、別々にマネージャーホスト・エージェントホストを運用している。
- ジョブの運用は、各部門のジョブ運用管理者がそれぞれ JP1/AJS3 - View で行っている。
- JP1/AJS3 システム全体の管理は、情報システム部門の JP1/AJS3 システム管理者が行っている。

各部門が独立してマネージャーホスト・エージェントホストを運用している例を次の図に示します。


図 13-15 各部門が独立してマネージャーホスト・エージェントホストを運用している例



(2) 実現したいこと

マネージャーホストを 1 台に集約して、かつ各部門で独立して業務を運用できるようにしたい。


図 13-16 システムを集約した JP1/AJS3 システムの構成例



具体的には、次の項目の実現が必要です。


1. JP1/AJS3 - View には、ほかの部門のスケジューラーサービスを表示させない。

マネージャーホストを1台に集約する場合、デフォルトの設定だと、ほかの部門のスケジューラーサービスを含むすべてのスケジューラーサービスが表示されてしまいます。各部門で独立して業務を運用するためには、ほかの部門のスケジューラーサービスは不要な情報です。




2. 部門ごとに JP1/AJS3 - View の同時接続数を制限する。

デフォルトの設定だと、1台のマネージャーホストに同時に接続できる JP1/AJS3 - View は 50 台です。この場合、一つの部門で同時に 50 台の JP1/AJS3 - View を利用していると、ほかの部門が JP1/AJS3 - View を利用できなくなります。




3. ジョブを他部門用の実行エージェントで実行させない。

ジョブの実行先エージェントの定義を誤ると、ほかの部門用の実行エージェントでジョブを実行してしまうおそれがあります。




4. パスワードは、各部門のジョブ運用管理者が変更できるようにする。

マネージャーホストを1台に集約することで、JP1/Base を操作できるユーザーが JP1/AJS3 システム管理者だけになります。そのため、JP1 ユーザーのパスワード変更作業を JP1/AJS3 システム管理者が担当しなくてはならなくなり、担当者の作業負荷が増大してしまいます。



(凡例)




(3) 解決方法

「(2) 実現したいこと」の各項目に対しての解決方法を説明します。これらの設定をすることで、各部門の業務を独立して運用できるようになります。

1. JP1/AJS3 - View には、ほかの部門のスケジューラーサービスを表示させない。


スケジューラーサービス参照制限機能を使用することで、各部門で使用する JP1/AJS3 - View には、アクセス権のあるスケジューラーサービスだけが表示されるようになります。

営業部門の JP1/AJS3 - View には、営業部門で使用するスケジューラーサービスだけが、総務部門の JP1/AJS3 - View には、総務部門で使用するスケジューラーサービスだけが表示されます。



2. 部門ごとに JP1/AJS3 - View の同時接続数を制限する。


スケジューラーサービスごとに JP1/AJS3 - View の最大同時接続数を設定することで、各部門が同時に利用できる JP1/AJS3 - View の数を制限できます。これによって、一つの部門が同時に多数の JP1/AJS3 - View を利用できなくなり、各部門の JP1/AJS3 - View の接続を保証できます。



3. ジョブを他部門用の実行エージェントで実行させない。


実行エージェント制限機能を使用することで、許可していない実行エージェントでジョブを実行しないようにできます。これによって、他部門用の実行エージェントでジョブが実行されることを防止できます。

実行エージェント制限機能のケーススタディについては、「13.1.2 実行エージェントの指定誤りなどによる、不正なジョブ実行を防止したい」を参照してください。




4. パスワードは、各部門のジョブ運用管理者が変更できるようにする。

JP1/AJS3 - View での JP1 ユーザーパスワード変更機能を使用することで、ジョブ運用管理者が、JP1/AJS3 - View を使って JP1 ユーザーのパスワードを変更できるようになります。これによって、JP1/AJS3 システム管理者の作業負荷が軽減できます。



(凡例)



(4) 設定例

次の各機能を設定する手順について説明します。

1. スケジューラーサービス参照制限機能
2. スケジューラーサービスごとの最大同時接続数制限
3. 実行エージェント制限機能
4. JP1/AJS3 - View での JP1 ユーザーパスワード変更機能

なお、マネージャー・エージェント構成は図 13-16 のように変更済みであるとしてします。

ここでは、次のような JP1 ユーザーを想定します。

表 13-4 JP1 ユーザーの例

項番	JP1 ユーザー名	所属	ユーザーの役割
1	userA	営業部門	ジョブ運用管理者 営業部門で運用しているジョブを設計・構築・運用する。
2	userB	総務部門	ジョブ運用管理者 総務部門で運用しているジョブを設計・構築・運用する。
3	jpladmin	システム管理部門	JP1/AJS3 システム管理者

項番	JP1 ユーザー名	所属	ユーザーの役割
3	jpladmin	システム管理部門	JP1/AJS3 および JP1/Base を管理する。

以降の手順は、JP1/AJS3 システム管理者がマネージャーホストで実施します。

(a) スケジューラーサービス参照制限機能の設定例

スケジューラーサービス参照制限機能を設定する手順を、次に示します。

1. JP1/AJS3 のサービスを停止する。
2. 次のコマンドを実行して、環境設定パラメーター HIDEOTHERSERVICE を設定する。

```
jaqs_config -k [JP1_DEFAULT¥JP1AJSMANAGER] "HIDEOTHERSERVICE"="yes"
```

スケジューラーサービス参照制限機能が有効になります。

3. JP1/Base で、各 JP1 ユーザーの役割に応じた JP1 権限レベル、および JP1 資源グループを定義する。
次のように定義します。

表 13-5 JP1 ユーザーの定義

項番	JP1 ユーザー名	JP1 権限レベル	JP1 資源グループ名
1	userA	JP1_AJS_Manager	eigyo
2	userB	JP1_AJS_Manager	somu
3	jpladmin	JP1_AJS_Admin	*

ジョブ運用管理者の userA および userB には、JP1 権限レベルとして JP1_AJS_Manager を定義します。ユニットの定義・実行・編集ができるようになります。

JP1/AJS3 システム管理者の jpladmin には、JP1 権限レベルとして JP1_AJS_Admin を定義します。ユニットの定義・実行・編集に加えて、所有者権限のないユニットでも、所有者名や JP1 資源グループ名の定義を変更できるようになります。

4. 各部門で使用するスケジューラーサービスを新規に作成する。
スケジューラーサービスを新規に作成するには、jaqs_setup コマンドを実行するか、手動で作成します。ここでは、営業部門用のスケジューラーサービスとして AJSROOT2 を、総務部門用のスケジューラーサービスとして AJSROOT3 を新規に作成したとします。
5. JP1/AJS3 を再起動する。
6. 次のコマンドを実行して、各スケジューラーサービスのルートジョブグループの所有者と JP1 資源グループを定義する。

```
ajschange -F スケジューラーサービス名 -G -o 所有者名 -g JP1資源グループ名 /
```

スケジューラーサービス名、所有者名、および JP1 資源グループ名は、次のように指定します。

表 13-6 スケジューラーサービスのルートジョブグループの所有者と JP1 資源グループの定義

項番	スケジューラーサービス名 (ルートジョブグループ名)	所有者名	JP1 資源グループ名
1	AJSROOT1	jpladmin	system
2	AJSROOT2	jpladmin	eigyō
3	AJSROOT3	jpladmin	somu

所有者名には、すべてのルートジョブグループに JP1/AJS3 システム管理者の jpladmin を定義します。これによって、ルートジョブグループの所有者および JP1 資源グループの定義を、各部門のジョブ運用管理者が変更できなくなります。

JP1 資源グループには、それぞれのスケジューラーサービスを使用する JP1 ユーザーの JP1 資源グループ名と、同じ名称を定義します。AJSROOT1 (デフォルトスケジューラーサービス) を各部門で使わない場合は、eigyō, somu 以外の JP1 資源グループ名を定義します。

注意事項

- ルートジョブグループの所有者には、必ず JP1/AJS3 システム管理者の JP1 ユーザー名を定義してください。
ルートジョブグループの所有者を定義しないと、ルートジョブグループの所有者および JP1 資源グループの定義を、各部門で変更できるようになってしまいます。所有者および JP1 資源グループの定義が変更されると、各部門で使用するスケジューラーサービスが、各部門の JP1/AJS3 - View に表示されなくなるおそれがあります。
- JP1 資源グループ名は、すべてのルートジョブグループに対して必ず定義してください。定義しないと、すべての JP1 資源グループに対してアクセス権を持つ jpladmin であっても、JP1/AJS3 - View に表示されなくなります。

7. 必要に応じて、JP1/AJS3 - View の環境設定やカスタマイズをする。

ジョブ運用管理者にジョブを運用してもらうために必要な JP1/AJS3 - View の環境設定やカスタマイズをします。

次の点に注意して、設定してください。

- JP1 ユーザー単位で有効になる設定を userA と userB 両方のジョブ運用管理者に適用させたい場合、userA と userB の両方で JP1/AJS3 - View にログインして設定してください。
- ユーザー共通プロファイルのアップロード/ダウンロード機能を使用するかどうかを検討してください。機能を使用しない場合は、JP1/AJS3 - View のメニュー [ユーザー共通プロファイル] を不活性にしてください。

(b) スケジューラーサービスごとの JP1/AJS3 - View の最大同時接続数を制限する設定例

スケジューラーサービスごとの、JP1/AJS3 - View の最大同時接続数を設定する手順を、次に示します。

1. JP1/AJS3 のサービスを停止する。

2. 次のコマンドを実行して、環境設定パラメーター `SERVICEMAXSESSION` をスケジューラーサービスごとに設定する。

```
jajs_config -k [JP1_DEFAULT¥JP1AJSMANAGER¥スケジューラーサービス名] "SERVICEMAXSESSION"=dword:最大同時接続数 (16進数)
```

例えば、営業部門が使用するスケジューラーサービス `AJSROOT2` の最大同時接続数を 20 にする場合、次のコマンドを実行します。

```
jajs_config -k [JP1_DEFAULT¥JP1AJSMANAGER¥AJSROOT2] "SERVICEMAXSESSION"=dword:00000014
```

3. `JP1/AJS3` を再起動する。

スケジューラーサービスごとの、`JP1/AJS3 - View` の最大同時接続数が設定されます。

(c) 実行エージェント制限機能の設定例

実行エージェント制限機能を設定する手順を、次に示します。

1. 実行エージェントプロファイルを作成し、編集する。

スケジューラーサービスごとに実行エージェントプロファイルを作成し、実行を許可する実行エージェント名を設定してください。

2. 実行エージェント制限機能を有効にする。

次のどれかの方法で、実行エージェント制限機能を有効にしてください。

- `JP1/AJS3` サービスを再起動する。
- スケジューラーサービスを再起動する。
- `ajsprofalter` コマンドを実行する。

(d) `JP1/AJS3 - View` での `JP1` ユーザーパスワード変更機能の設定例

`JP1/AJS3 - View` での `JP1` ユーザーパスワード変更機能を設定する手順を、次に示します。

1. `JP1/AJS3` のサービスを停止する。

2. 次のコマンドを実行して、環境設定パラメーター `CHANGEPASSWORD` および環境設定パラメーター `CHANGEPWDLOG` を設定する。

```
jajs_config -k [JP1_DEFAULT¥JP1AJSMANAGER] "CHANGEPASSWORD"="yes"  
jajs_config -k [JP1_DEFAULT¥JP1AJSMANAGER] "CHANGEPWDLOG"="all"
```

3. `JP1/AJS3` を再起動する。

`JP1/AJS3 - View` での `JP1` ユーザーパスワード変更機能が有効になります。

(5) マニュアル記載箇所

項目	詳細項目	参照箇所
概要	実行エージェント制限	<ul style="list-style-type: none"> マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド (システム構築編) 2.5.1(6) 実行エージェント制限について」
	ユニットの所有者とJP1 資源グループ	<ul style="list-style-type: none"> マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド 7.2 ユニットへのアクセスを制限するための設定」 マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド (業務設計編) 6.4 設定するアクセス権限の検討」
設定手順	スケジューラーサービス参照制限	<ul style="list-style-type: none"> マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 6.1.10 JP1/AJS3 - View でアクセス権限のないスケジューラーサービスの表示を抑止する設定」(Windows の場合) マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 15.1.11 JP1/AJS3 - View でアクセス権限のないスケジューラーサービスの表示を抑止する設定」(UNIX の場合)
	スケジューラーサービスごとのJP1/AJS3 - View の最大同時接続数	<ul style="list-style-type: none"> マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 6.1.11 スケジューラーサービスの同時接続数を制限する設定」(Windows の場合) マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 15.1.12 スケジューラーサービスの同時接続数を制限する設定」(UNIX の場合)
	スケジューラーサービスの追加	<ul style="list-style-type: none"> マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 6.1.1(1) スケジューラーサービスを追加する」(Windows の場合) マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 15.1.1(1) スケジューラーサービスを追加する」(UNIX の場合)
	実行エージェント制限	<ul style="list-style-type: none"> マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 21.1.1 実行エージェント制限の設定手順」
	JP1/AJS3 - View でのJP1 ユーザーパスワード変更機能	<ul style="list-style-type: none"> マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 6.9.3 JP1/AJS3 - View でJP1 ユーザーのパスワードの変更を許可する設定」(Windows の場合) マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 15.10.3 JP1/AJS3 - View でJP1 ユーザーのパスワードの変更を許可する設定」(UNIX の場合)
	操作方法	JP1/AJS3 - View のカスタマイズ
画面	[パスワード変更]ダイアログボックス	<ul style="list-style-type: none"> マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド 12.3.50 [パスワード変更] ダイアログボックス」
コマンド	jajs_config	<ul style="list-style-type: none"> マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 2. セットアップコマンド jajs_config」
	jajs_setup	<ul style="list-style-type: none"> マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 2. セットアップコマンド jajs_setup」
	ajschange	<ul style="list-style-type: none"> マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド ajschange」

13.1.8 JP1/AJS3 - View で定義済みのユニットを編集して、編集前後の定義内容を比較したい

JP1/AJS3 - View で定義済みのユニットを編集したあとに、編集前後の定義内容を比較して、ユニット定義が正しく編集できたか確認したいことがあります。例えば、マスターとなるジョブネットをコピーして、別のジョブネットとして定義し直すような場合です。

JP1/AJS3 - View で、編集前後のユニット定義情報ファイルを出力し、適切な差分を採取する方法について説明します。

(1) 運用

JP1/AJS3 - View のユーザーがユニットの編集前後の差分を確認するには、ajsprint コマンドを実行して、ユニット定義情報ファイルを採取する必要があります。しかし、JP1/AJS3 - View のユーザーがマネージャーホストにログインしてコマンドを実行するとなると、マネージャーホストにログインする手間や権限が必要になります。権限がない場合、JP1/AJS3 - Manager の管理者にコマンドの実行を依頼する必要があります。

ajsprint コマンドを実行してユニット定義情報ファイルを採取できたとしても、出力される関連線情報には、差分が発生することがあります。これは、ajsprint コマンドの関連線情報の出力順が、ユニット ID の昇順で出力されるためです。

このような運用を、ある企業を例に説明します。


この企業には、営業部門および情報システム部門に、次のようなユーザーがいます。

表 13-7 ユーザーの例

ユーザーの所属部門	ユーザーの役割
営業部門	ジョブ運用管理者 JP1/AJS3 - View を使って、営業部門で使用する業務を設計・構築・運用する。
情報システム部門	JP1/AJS3 システム管理者 JP1/AJS3 - Manager や JP1/AJS3 - View など、JP1/AJS3 システム全体を管理する。

営業部門では、ジョブネットのカスタマイズが必要となった場合に、次のような運用をしています。


1. 営業部門の担当者は、業務のひな形として用意してあるマスター用ジョブネット JobnetM を、開発用ジョブグループの配下にコピーします。コピーしたジョブネットの名前は、JobnetC とします。



2. JobnetC の定義を編集します。
3. JobnetC のテスト完了後、営業部門の担当者は情報システム部門に、JobnetM と JobnetC のユニット定義情報ファイルの採取を依頼します。
4. 情報システム部門の担当者は、マネージャーホストの OS にログインして、次のコマンドを実行します。

```
ajsprint -F AJSR00T1 /JobnetM > /tmp/ユニット定義情報_JobnetM.txt
ajsprint -F AJSR00T1 /開発用/JobnetC > /tmp/ユニット定義情報_JobnetC.txt
```


採取したユニット定義情報ファイルは、営業部門に送付します。



5. 営業部門の担当者は、差分採取ツールでユニット定義情報ファイルを比較し、変更個所に問題がないことを確認します。

このとき、関連線を編集していなくても、ユニット定義情報ファイルに出力される関連線情報に差分が発生することがあります。このような場合、問題がないか目視で確認します。

6. JobnetC を本番用ジョブグループにコピーして、実行登録します。



(2) 課題

「(1) 運用」で説明した方法には、次の二つの課題があります。

1. ユニット定義情報ファイルを採取する手間や労力を削減したい。

ユニット定義情報ファイルを採取するためには、営業部門が情報システム部門に作業を依頼する必要があります。大きな手間や労力が掛かります。

情報システム部門でも、依頼があるたびにマネージャーホストの OS にログインしたり、コマンドを実行したりする手間が発生します。


2. ajsprint コマンドの出力結果を比較したときに、編集前後の関連線情報の差分が適切に採取できるようにしたい。

ユニット定義情報ファイルに出力される関連線情報の出力順は、次のルールに従って決定されます。

- 後続ユニットのユニット ID の昇順
- 後続ユニットが同じ場合、先行ユニットのユニット ID の昇順

ユニット ID は、ユニット作成時の順番によって決定されます。ただし、ユニットをコピーして作成した場合は、配下のユニットは一括して作成されるため、ユニット ID はユニット名の昇順に振り直されます。そのため、JobnetM と JobnetC では、関連線を編集していなくても、ユニット定義情報ファイルの関連線情報の出力順が異なります。

例えば、JobnetMにJobD, JobC, JobB, JobAの順にジョブを作成すると、ユニットIDは作成した順に割り振られます。




(凡例)

ユニットID

この場合、ユニット定義情報ファイルの関連線情報は、次のよう出力されます。

```
ar=(f=JobD, t=JobC, seq);  
ar=(f=JobC, t=JobB, seq);  
ar=(f=JobA, t=JobB, seq);  
ar=(f=JobD, t=JobA, seq);
```

一方、JobnetMをコピーして作成したJobnetCでは、ユニットIDはユニット名の昇順に振り直されます。



(凡例)

ユニットID

したがって、JobnetCのユニット定義情報ファイルの関連線情報は、次のよう出力されます。

```
ar=(f=JobD, t=JobA, seq);  
ar=(f=JobA, t=JobB, seq);  
ar=(f=JobC, t=JobB, seq);  
ar=(f=JobD, t=JobC, seq);
```


そのため、JobnetMとJobnetCのユニット定義情報ファイルを比較すると、関連線情報に意図しない差分が発生してしまいます。

(3) 解決方法

「(2) 課題」の各項目に対しての解決方法を説明します。

1. JP1/AJS3 - View からのコマンド実行機能を利用する。

JP1/AJS3 - View にajsprint コマンドを登録して、マネージャーホストに対して実行できます。コマンド実行結果は、JP1/AJS3 - View ホストに出力できます。これによって、営業部門が情報システム部門に作業を依頼する手間や、情報システム部門がコマンドを実行する手間を削減できます。



2. ajsprint コマンドの、関連線情報の出力順序固定オプション (-s オプション) を利用する。

ajsprint コマンド実行時に-s オプションを指定すると、関連線情報がユニット ID の昇順ではなく、次のルールに従って出力されるようになります。

- 先行ユニットのユニット名の昇順
- 先行ユニット名が同一の場合は、後続ユニットのユニット名の昇順

そのため、JobnetM および JobnetC のユニット定義情報ファイルの関連線情報は、どちらも次のように入力されます。

```
ar=(f=JobA, t=JobB, seq);  
ar=(f=JobC, t=JobB, seq);  
ar=(f=JobD, t=JobA, seq);  
ar=(f=JobD, t=JobC, seq);
```

つまり、-s オプションを指定することで、JobnetM と JobnetC のユニット定義情報ファイルの関連線情報に、意図しない差分が発生しなくなります。

(4) 設定例

JP1/AJS3 - View からajsprint -s コマンドを実行する手順について説明します。

基本的な流れは、次のとおりです。

情報システム部門の作業

1. JP1/AJS3 - Manager に、JP1/AJS3 - View でのajsprint コマンドの実行許可を設定する。

営業部門の作業

1. JP1/AJS3 - View にajsprint コマンドを登録する。
2. JP1/AJS3 - View からajsprint コマンドを実行する。

次に、それぞれの部門での手順について説明します。

(a) 情報システム部門 (JP1/AJS3 - Manager) の設定

情報システム部門 (JP1/AJS3 - Manager) の設定手順を次に示します。この手順は初回だけ実施します。

1. JP1/AJS3 - View から実行を許可するコマンドと、コマンドの実行を許可する JP1 ユーザーを検討する。

次の 2 点を検討します。

- 実行を許可するコマンド

JP1/AJS3 - View から、どのコマンドを実行できるようにするかを検討します。ここでは、ajsprint コマンドの実行だけを許可します。

- コマンドの実行を許可する JP1 ユーザー

JP1/AJS3 - View からのコマンドの実行を、どの JP1 ユーザーに許可するのかを検討します。コマンドの実行許可は、JP1 ユーザー単位または全 JP1 ユーザー共通で設定します。

ここでは、営業部門用に用意されている JP1 ユーザー eigyo にだけ、コマンドの実行を許可します。

2. 実行許可コマンド設定ファイル jajsExecutableCommand を作成し、編集する。

実行許可コマンド設定ファイル jajsExecutableCommand を作成し、JP1/AJS3 - View からの実行を許可するコマンドを記載します。

ここではajsprint コマンドだけを許可するので、実行許可コマンド設定ファイルは次のとおり記載します。

```
ajsprint
```

3. 実行許可コマンド設定ファイルを適切な場所に格納する。

実行許可コマンド設定ファイルの格納先は、コマンドの実行を JP1 ユーザー単位で許可するか、全 JP1 ユーザー共通で許可するかによって異なります。

マネージャーホストの OS が Windows (物理ホスト) で、JP1/AJS3 - Manager のインストール先フォルダがデフォルトの場合、JP1 ユーザー eigyo の実行許可コマンド設定ファイルは次の場所に格納します。

```
%ALLUSERSPROFILE%\Hitachi\JP1\JP1_DEFAULT\JP1AJS2\conf\profiles\jajsExecutableCommand\
eigyo\
```

(b) 営業部門 (JP1/AJS3 - View) の設定

営業部門 (JP1/AJS3 - View) の設定手順を次に示します。

■ コマンドの登録

JP1/AJS3 - View にajsprint -s コマンドを登録します。この手順は初回だけ実施します。

コマンドの登録方法を次に示します。

1. JP1 ユーザー eigyo で、JP1/AJS3 - View から JP1/AJS3 - Manager にログインする。

2. [オプション] - [JP1/AJS3 のコマンドの設定] を選択する。


[JP1/AJS3 のコマンドの設定] ダイアログボックスが表示されます。

3. [追加] をクリックする。

[JP1/AJS3 のコマンドの登録] ダイアログボックスが表示されます。

4. [JP1/AJS3 のコマンドの登録] ダイアログボックスの各項目を設定する。

[JP1/AJS3 のコマンドの登録] ダイアログボックスの入力例を次に示します。



[登録名]

「ユニット定義情報ファイル出力」と入力し、[ポップアップメニューに追加] をチェックします。

[コマンド]

「ajsprint」を選択します。

[コマンド引数]

次のとおり入力します。

-F (SERVICE_NAME) -s yes (UNIT_FULL_NAME)

括弧付きの文字列は、変数を表します。[置換文字列] から挿入したい項目を選択し、[挿入] ボタンをクリックすると、変数が挿入されます。

[出力ファイル名]

ajsprint コマンドを実行して出力される、ユニット定義情報ファイル名を入力します。ここでは、次のとおり入力します。

ユニット定義情報_(UNIT_NAME).txt

括弧付きの文字列は、変数を表します。[置換文字列] から挿入したい項目を選択し、[挿入] ボタンをクリックすると、変数が挿入されます。

5. [OK] ボタンをクリックする。

[JP1/AJS3 のコマンドの登録] ダイアログボックスが閉じます。

[JP1/AJS3 のコマンドの設定] ダイアログボックスに、登録した内容が表示されます。

6. [閉じる] ボタンをクリックする。

コマンドの設定を保存するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

7. [はい] ボタンをクリックする。

設定が保存され、[JP1/AJS3 のコマンドの設定] ダイアログボックスが閉じます。

■ コマンドの実行

登録したコマンドを実行して、JobnetM と JobnetC のユニット定義情報ファイルを採取します。なお、JobnetC は作成済みであるとしています。

コマンドの実行方法を次に示します。

1. JP1 ユーザー eigyo で、JP1/AJS3 - View から JP1/AJS3 - Manager にログインする。

2. [JP1/AJS3 - View] ウィンドウ（メイン画面）のリストエリアで JobnetM を選択し、右クリックでポップアップメニューから [JP1/AJS3 のコマンド] - [ユニット定義情報ファイル出力] を選択する。

JP1/AJS3 - View ホストに、JobnetM のユニット定義情報ファイルが出力されます。

JobnetM のユニット定義情報ファイルの出力先および出力ファイル名を次に示します。

```
%ALLUSERSPROFILE%\Hitachi\JP1\JP1_DEFAULT\JP1AJS2V\command\eigyo\ユニット定義情報_JobnetM.txt
```

3. JobnetC について、手順 2 と同じ操作をする。

4. 差分採取ツールで JobnetM と JobnetC のユニット定義情報ファイルを比較し、差分に問題がないことを確認する。

(5) マニュアル記載箇所

項目	詳細項目	参照箇所
概要	実行許可コマンド設定ファイル jajsExecutableCommand	マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編） 4.5.4 JP1/AJS3 - View から実行する JP1/AJS3 のコマンドについて検討する」
設定手順		<ul style="list-style-type: none">マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド 11.1.1 カスタマイズ方法の種類」マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド 11.3.18 JP1/AJS3 のコマンドを実行できるようにする」
操作方法	コマンドを登録する	マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド 10.4.1 JP1/AJS3 のコマンドを登録する」

項目	詳細項目	参照箇所
操作方法	コマンドを実行する	マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド 10.4.2 JP1/AJS3のコマンドを実行する」
画面		<ul style="list-style-type: none"> マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド 12.3.53 [JP1/AJS3のコマンドの設定] ダイアログボックス」 マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド 12.3.54 [JP1/AJS3のコマンドの登録] ダイアログボックス」 マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド 12.3.55 [JP1/AJS3のコマンド実行結果] ダイアログボックス」

13.1.9 クラウドのオートスケール環境でジョブを実行したい

クラウドサービスの普及に伴って、処理に必要な分だけクラウド上でインスタンスを起動して、処理が完了したら停止するなどといった、効率的なジョブ運用が求められるようになりました。

これまで JP1/AJS3 システムをオンプレミス環境で運用していた企業がクラウドサービスを導入し、ジョブの定義は既存のオンプレミス環境で、ジョブの実行はクラウドのオートスケール環境で実施するとします。この場合、マネージャーホストが直接管理していないエージェントでも処理を実行できる、フレキシブルジョブを使用します。また、オンプレミス環境のマネージャーホストと、クラウド環境のエージェントホストが通信できるように、中継エージェントを配置します。

ここでは、オンプレミス環境でフレキシブルジョブを定義し、クラウドのオートスケール環境で実行する事例について説明します。

(1) 運用

各部門には、次のようなユーザーがいるとします。

表 13-8 ユーザーの例


項番	ユーザーの所属部門	ユーザーの役割
1	営業部門	ジョブ運用管理者 営業部門で運用しているジョブを設計・構築・運用する。
2	総務部門	ジョブ運用管理者 総務部門で運用しているジョブを設計・構築・運用する。
3	情報システム部門	JP1/AJS3 システム管理者 JP1/AJS3 システム全体を管理する。

この企業では、各部門で独立して業務を運用できるようにするため、JP1/AJS3 を次のように運用しています。

- 1台のホストに論理ホストを部門ごとに構築して、それぞれの部門が、別々にマネージャーホストとして運用している。
- それぞれの部門が、別々にエージェントホストを運用している。
- ジョブの実行は、各部門のジョブ運用管理者がそれぞれ JP1/AJS3 - View で行っている。
- JP1/AJS3 システム全体の管理は、情報システム部門の JP1/AJS3 システム管理者が行っている。

各部門がオンプレミス環境でマネージャーホスト・エージェントホストを運用している例を次の図に示します。

図 13-17 各部門がオンプレミス環境でマネージャーホスト・エージェントホストを運用している例



(2) 実現したいこと

- エージェントホストだけクラウドのオートスケール環境に配置し、ジョブを実行したい。

- 既存のシステム構成やファイアウォールの設定変更は最小限としたい。


(3) 解決方法

フレキシブルジョブを使用すれば、クラウドのオートスケール環境のエージェントホストなど、マネージャーホストが直接管理していないエージェントホストでジョブを実行できます。

また、ジョブの実行要求を中継するエージェント（中継エージェント）を設けることで、設定変更は最小限に抑えつつ、ジョブの実行環境だけクラウド化できます。

ジョブの実行環境をクラウド化した例を次に示します。

図 13-18 ジョブの実行環境をクラウド化した例



(4) 設定手順

1. 中継エージェント (AGT1) をセットアップする。
2. クラウド環境で、宛先エージェントをセットアップする。

3. クラウド環境で、ロードバランサー（LB1 および LB2）やオートスケールなどを設定する。
4. オンプレミス環境の JP1/AJS3 - Manager でフレキシブルジョブを定義したジョブネットを作成する。
営業部門のフレキシブルジョブの場合、宛先として「LB1」を、中継エージェントとして「AGT1」を定義します。総務部門のフレキシブルジョブの場合、宛先として「LB2」を、中継エージェントとして「AGT1」を定義します。
5. フレキシブルジョブを定義したジョブネットを実行登録する。

(5) マニュアル記載箇所

項目	詳細項目	参照箇所
概要	フレキシブルジョブ	マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド 3.1.1(1)(a) 標準ジョブ」
	フレキシブルジョブの定義例	マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編） 2.4.10 クラウド環境でジョブを実行する（フレキシブルジョブを使ったジョブネットの定義例）」
	フレキシブルジョブ使用時の注意事項	マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編） 7.8 フレキシブルジョブ使用時の注意事項」
	システム構成例	マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編） 2.9 クラウド環境でのジョブ実行について検討する」
設定手順		マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 21.3 フレキシブルジョブを実行するための設定」
画面		マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド 12.4.12 [詳細定義 - [フレキシブルジョブ]] ダイアログボックス」

(6) 注意事項

複数のマネージャーホストからのジョブ実行要求が中継エージェントに集中すると、中継エージェントの負荷が高くなるおそれがあります。この場合、中継エージェントを複数設けて、負荷を分散させることを検討してください。

13.1.10 一つのジョブを、複数のエージェントホストで実行したい


ここでは、フレキシブルジョブの一斉実行を使用して、毎日定刻に 1 回、クラウド環境下のすべてのエージェントホストでジョブを実行する方法について説明します。

(1) 運用

ある企業のシステム管理部門では、毎日定刻に1回、クラウド環境下のすべてのエージェントホストからログを収集しています。

バージョン 11-00 以前では、この場合、ログを収集したいエージェントホストの数だけジョブを定義する必要がありました。


図 13-19 エージェントホストの数だけジョブを定義する例



また、オートスケールなどによってエージェントホストが追加・削除された場合、ジョブも追加・削除する必要がありました。

図 13-20 ジョブを追加・削除する例

オンプレミス環境



この図では、スケールアウトによってエージェントホスト C が新しく追加されたため、ジョブ C も新しく追加する必要があります。

(2) 課題



- 一つのジョブを、複数のエージェントホストで実行したい。
- エージェントホストが追加・削除されても、ジョブを追加・削除しないで運用したい。

(3) 解決方法


フレキシブルジョブの一斉実行を使用すれば、一つのジョブを複数のエージェントホストで同時に実行できます。フレキシブルジョブの一斉実行では、一斉配信エージェントを設置します。

図 13-21 一斉配信エージェントが複数のエージェントホストにジョブを配信する例

オンプレミス環境




クラウド環境



また、オートスケールなどによってエージェントホストが追加・削除された場合でも、一斉配信エージェントが宛先エージェントの生存通知を受け取り、ジョブを配信する範囲を自動で拡張します。そのため、ジョブを追加・削除する必要がありません。

図 13-22 一斉配信エージェントが自動で範囲を拡張する例

オンプレミス環境



(4) 設定手順

1. 一斉配信エージェントをセットアップする。
2. 宛先エージェントをセットアップする。
3. JP1/AJS3 - Manager でフレキシブルジョブを定義したジョブネットを作成する。
4. フレキシブルジョブを定義したジョブネットを実行登録する。

(5) マニュアル記載箇所

項目	詳細項目	参照箇所
概要	フレキシブルジョブ	マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド 3.1.1(1)(a) 標準ジョブ」
	一斉実行使用時のフレキシブルジョブの定義例	マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド(業務設計編) 2.4.11 一つのジョブを複数の実行エー

項目	詳細項目	参照箇所
概要	一斉実行使用時のフレキシブルジョブの定義例	ジェントで一斉に実行する（フレキシブルジョブを使ったジョブネットの定義例）
	フレキシブルジョブ使用時の注意事項	マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編） 7.8 フレキシブルジョブ使用時の注意事項」
	一斉実行使用時のシステム構成例	マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編） 2.10 ジョブの一斉実行について検討する」
設定手順		マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 21.3.2 ジョブを一斉実行する場合の設定手順」
画面		マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド 12.4.12 [詳細定義－ [フレキシブルジョブ]] ダイアログボックス」


13.1.11 Web GUI（ジョブポータル）やユーザーアプリケーションでできる操作を制限したい

複数のユーザーが、Web GUI（ジョブポータル）やユーザーアプリケーションを使用して運用を監視している場合、各ユーザーがユニットやマネージャーホストに対して不正な操作を実行しないよう、操作を制限したいことがあります。ここでは、Web GUI（ジョブポータル）やユーザーアプリケーションから実行できる操作を制限する方法について説明します。

(1) 運用

この企業では、部門ごとに異なるマネージャーホストを運用しています。一部の部門では、複数の担当者が Web GUI（ジョブポータル）を使用して運用を監視しています。部門ごとに異なるマネージャーホストを使用し、複数の担当者が Web GUI（ジョブポータル）を使用して運用を監視している例を、次の図に示します。

図 13-23 複数のユーザーが Web GUI (ジョブポータル) を使用して運用を監視している例



それぞれのマネージャーホストは、次のように運用・管理していると想定します。


項番	ホスト名	説明
1	HostA	営業部門で運用・管理しているマネージャーホストです。Web GUI (ジョブポータル) を使用して運用を監視しています。
2	HostB	総務部門で運用・管理しているマネージャーホストです。Web GUI (ジョブポータル) を使用して運用を監視しています。
3	HostC	その他の部門で運用・管理しているマネージャーホストです。JP1/AJS3 - View を使用して運用を監視しています。

(2) 課題


Web GUI (ジョブポータル) やユーザーアプリケーションを使用して、不正な操作が実行されるおそれがあります。

具体的には、次のような課題を解決する必要があります。

1. Web GUI (ジョブポータル) を使用するユーザーが、ユニットに対して不正な操作を実行してしまう。複数のユーザーが Web GUI (ジョブポータル) を使用している場合、デフォルトの設定だと、Web GUI (ジョブポータル) で監視しているユニットに対して、すべてのユーザーがすべての操作を実行できます。このため、再実行だけを担当するユーザーが誤ってユニットを実行登録するなど、不正な操作が実行されるおそれがあります。




2. 各部門の担当者が、ほかの部門のマネージャーホストで誤って操作を実行してしまう。各部門で異なるマネージャーホストを運用している場合、デフォルトの設定では、すべてのマネージャーホストに対して、Web GUI (ジョブポータル) からログインしたりユーザーアプリケーションからAPIを実行したりできます。また、各マネージャーホストに対して、すべてのJP1ユーザーがすべての操作を実行できます。このため、ほかの部門のマネージャーホストに誤ってログインしたユーザーが、不正な操作を実行するおそれがあります。



3. Web GUI (ジョブポータル) を使用するユーザーの数が多く、システム管理者だけで操作制限を管理することが難しい。


複数の部門で Web GUI (ジョブポータル) を使用している場合、各部門に所属するユーザーの操作制限をすべてシステム管理者だけで管理しようとする、システム管理者の負担が増大してしまいます。

システム管理者



4. 不正な API が実行されてしまう。

ユーザーアプリケーションを使用しないで Web GUI (ジョブポータル) だけで運用したい場合、デフォルトの設定では API の実行が制限されていないため、不正なユーザーアプリケーションから API が実行されるおそれがあります。




(3) 解決方法

「(2) 課題」の各項目に対しての解決方法を説明します。次に示す設定をすることで、ユーザーが Web GUI (ジョブポータル) やユーザーアプリケーションでできる操作を制限できます。

1. JP1 ユーザーごとに Web GUI (ジョブポータル) で実行できる操作を制限し、不正な操作を実行できないようにする。

Web GUI (ジョブポータル) の操作制限機能を有効にすることで、ログインする JP1 ユーザーごとに操作制限を設定できるようになります。操作を制限されたユーザーがログインすると、制限された操作を実行するためのボタンやメニューなどが表示されなくなります。

なお、Web Console サーバで操作制限機能を有効にすると、有効にした Web Console サーバから接続できるすべてのマネージャーホストで、操作制限機能が有効になります。




2. 各部門のユーザーが、ほかの部門のマネージャーホストで、不正な操作を実行できないようにする。
次の二つの機能を使用することで、不正な操作を防止できます。

Web Console サーバの接続先ホスト制限機能

Web Console サーバからの接続を許可するマネージャーホストを指定できます。接続を許可するマネージャーホスト以外は、Web GUI (ジョブポータル) からログインしたり、ユーザーアプリケーションから API を実行したりできなくなります。Web GUI (ジョブポータル) で監視したいマネージャーホストだけ接続を許可することで、その他のマネージャーホストに不正にログインされることを防止できます。

Web GUI (ジョブポータル) の操作制限機能


JP1 ユーザーの操作制限は、マネージャーホストごとに指定できます。操作制限が個別に設定されていない JP1 ユーザーには、デフォルトの設定 (参照だけを許可する) が適用されます。その部門の担当者が使用する JP1 ユーザーだけ操作を許可することで、ほかの部門の担当者が誤ってユニットを操作することを防止できます。



3. 各部門のユーザーの操作制限を、各部門の責任者が管理できるようにする。


Web GUI（ジョブポータル）の操作制限機能では、操作制限を管理するユーザー（設定ユーザー）を、マネージャーホストごとに指定できます。

部門ごとに、その部門の責任者が使用するJP1ユーザーだけを設定ユーザーに指定することで、部門ごとのユーザーの操作制限をその部門の責任者が管理できるようになります。また、ほかの部門の責任者が誤って操作制限の設定を変更することを防止できます。



4. ユーザーアプリケーションからの API の実行を制限する。

API の実行制限機能を有効にすることで、API の実行を制限できます。ユーザーアプリケーションを使用しないで Web GUI (ジョブポータル) だけで運用したい場合、API の実行を制限することで、ユーザーアプリケーションからの不正な操作の実行を防止できます。



(4) 設定手順

各機能を設定するために、システム管理者と設定ユーザーがそれぞれ実施する手順について説明します。

システム管理者の作業

Web GUI (ジョブポータル) の操作制限機能および API の実行制限機能を有効にします。また、接続を許可するマネージャーホスト名と、マネージャーホストごとの設定ユーザーを指定します。

設定ユーザーの作業

Web GUI (ジョブポータル) から、マネージャーホストごとに、ユーザーの操作制限を設定します。

ここでは、次のような JP1 ユーザーを想定します。

表 13-9 JP1 ユーザーの例

項番	JP1 ユーザー名	ユーザーの役割	担当する業務
1	jpladmin	システム管理者	JP1/AJS3 システム全体を管理する。
2	admin1	営業部門の責任者	Web GUI (ジョブポータル) を使用した監視と運用を実施し、設定ユーザーとしてユーザーの操作制限を管理する。
3	admin2	総務部門の責任者	Web GUI (ジョブポータル) を使用した監視と運用を実施し、設定ユーザーとしてユーザーの操作制限を管理する。
4	user1	営業部門の担当者	Web GUI (ジョブポータル) を使用して運用状況を監視し、ユニットの再実行だけを実行する。

次に、それぞれのユーザーが実施する手順について説明します。

(a) システム管理者の作業

システム管理者が JP1/AJS3 - Web Console の環境設定ファイル (ajs3web.conf) を編集することで、Web GUI (ジョブポータル) の操作制限機能および API の実行制限機能を有効にします。また、接続を許可するマネージャーホスト名と、マネージャーホストごとの設定ユーザーを指定します。

システム管理者が実施する作業の手順を、次に示します。

1. JP1/AJS3 HTTP Server サービス、および JP1/AJS3 Web Application Server サービスを停止する。
2. ajs3web.conf を任意のフォルダにバックアップする。
3. モデルファイル ajs3web.conf.model をコピーして、ajs3web.conf にリネームする。
4. ajs3web.conf をテキストエディターで開く。
5. パラメーター GUI_OPERATION_RESTRICTION の冒頭の「;」(セミコロン) を削除し、値に「yes」を指定する。
6. パラメーター PERMITTED_AJS_MANAGER_HOST の冒頭の「;」(セミコロン) を削除し、接続を許可したいマネージャーホスト名を指定する。

マネージャーホスト名とは、次の方法で確認できる名前です。

物理ホストの場合

マネージャーホスト上でhostname コマンドを実行すると出力されるホスト名。

論理ホストの場合

論理ホスト環境をセットアップしたときの論理ホスト名。

この例では、営業部門と総務部門で使用するマネージャーホストのホスト名だけを指定します。

PERMITTED_AJS_MANAGER_HOST=HostA, HostB

7. パラメーター API_EXECUTION_RESTRICTION 冒頭の「;」（セミコロン）を削除し、値に「yes」を指定する。

8. 設定ユーザーにしたい JP1 ユーザーを指定する。

次に示すように、接続するマネージャーホストごとに、システム管理者が使用する jpladmin と各部門の責任者が使用する JP1 ユーザーを設定ユーザーに指定します。

営業部門用マネージャーホスト

[HostA]

WEB_CONSOLE_SETTING_USER=jpladmin, admin1

総務部門用マネージャーホスト

[HostB]

WEB_CONSOLE_SETTING_USER=jpladmin, admin2

9. ファイルを保存する。

10. JP1/AJS3 HTTP Server サービス、および JP1/AJS3 Web Application Server サービスを起動する。

(b) 設定ユーザーの作業

設定ユーザーが Web GUI（ジョブポータル）から操作許可設定ファイルを適用することで、ユーザーの操作制限を設定します。設定ユーザーが実施する作業の手順を、次に示します。

1. 操作制限を設定したいマネージャーホストを指定して、Web GUI（ジョブポータル）でログインする。

2. 画面上部の [管理] メニューから、[操作許可設定] - [モデルファイルの取得] を選択する。

操作許可設定ファイルのモデルファイル（operationpermission_model.csv）がダウンロードされます。

3. ダウンロードしたモデルファイルをコピーして、任意のファイル名にリネームする。

4. リネームした操作許可設定ファイルを、操作許可設定ファイルのマスターファイルとして、任意のフォルダに格納する。

5. 操作許可設定ファイルのマスターファイルを、表計算ソフトなどを使用して、CSV 形式で開く。

6. 定義内容を変更する。


次の表に示す操作制限を設定したい場合の、操作許可設定ファイルの記述例について説明します。

表 13-10 操作許可設定ファイルで設定する内容

氏名	JP1 ユーザー名	所属部門	役職	操作制限の設定内容
日立 太郎	jpladmin	運用部門	運用責任者	すべて許可
日立 花子	jpluser1	運用部門	運用担当者	定義編集以外を許可
日立 次郎	jpluser2	開発部門	開発担当者	参照と定義編集を許可
そのほかのユーザー				参照だけを許可


```
FileVersion=1.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#,任意1,任意2,任意3,任意4,任意5,任意6,任意7,任意8,任意9,任意10,JP1ユーザー名,区分,実行登録,登録解除,追加,計画一時変更(日時変更),計画一時変更(即時実行),計画一時変更(実行中止),計画一時変更(変更解除),遅延監視変更,再実行,中断,強制終了,ジョブ状態変更,定義編集,保留設定,保留解除
#,Option 1,Option 2,Option 3,Option 4,Option 5,Option 6,Option 7,Option 8,Option 9,Option 10,JP1 User Name,Classification,Register for Execution,Cancel Registration,Add,Change Plan(Change Time),Change Plan(Execute Immediately),Change Plan(Execution Prohibited),Change Plan(Release Change),Delay monitoring changed,Rerun,Interrupted,Kill,Change Status,Edit Definition,Hold,Hold Release
,日立製作所,運用部門,運用責任者,日立 太郎,,,,,,,,,jp1admin,A,,,,,,,,,,,,,
,日立製作所,運用部門,運用担当者,日立 花子,,,,,,,,,jp1user1,C,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1
,日立製作所,開発部門,開発担当者,日立 次郎,,,,,,,,,jp1user2,C,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0
,Default setting,,,,,,,,,*,R,,,,,,,,,,,,,
```

7. 操作許可設定ファイルを CSV 形式で保存する。
8. Web GUI (ジョブポータル) の画面上部の [管理] メニューから、[操作許可設定] - [適用] を選択する。
[操作許可設定の適用] ダイアログボックスが開きます。
9. [選択] から編集した操作許可設定ファイルを選択し、[OK] ボタンをクリックする。

 **メモ**

操作許可設定ファイルを選択したあとに、ファイルの内容を変更して適用した場合、変更した内容が反映されなかったり、リクエストを送信できずに通信タイムアウトが発生したりする場合があります。操作許可設定ファイルを選択したあとにファイルの内容を変更した場合は、ファイルを再度、選択し直してください。

10. Web GUI (ジョブポータル) を利用する各ユーザーに、ログインし直すよう連絡する。

 **メモ**

設定または変更した操作許可設定は、Web GUI (ジョブポータル) を利用している各ユーザーが再ログインするまで反映されません。必要に応じて、JP1/AJS3 HTTP Server サービスおよび JP1/AJS3 Web Application Server サービスの再起動を検討してください。

(5) マニュアル記載箇所

項目	詳細項目	参照箇所
概要	Web GUI (ジョブポータル) の操作制限機能	マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド 14.2 Web GUI (ジョブポータル) を使用するユーザーの操作制限の設定」

項目	詳細項目	参照箇所
設定手順	環境設定ファイル (ajs3web.conf)	<ul style="list-style-type: none"> マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 3.4.3 環境設定ファイル (ajs3web.conf) の設定項目の詳細」(Windows の場合) マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 13.3.3 環境設定ファイル (ajs3web.conf) の設定項目の詳細」(Linux の場合)
	操作許可設定ファイル	マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド 15.4.2 ユーザーごとの操作制限のカスタマイズ」
画面	[操作許可設定の適用] ダイアログボックス	マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド 15.2.29 [操作許可設定の適用] ダイアログボックス」

(6) 注意事項

- Web GUI (ジョブポータル) の操作制限機能を有効にした直後は、有効にした Web Console サーバから接続できるすべてのマネージャーホストについて、すべての JP1 ユーザーが、参照だけを許可された状態になります。
- Web GUI (ジョブポータル) に IP アドレスやエイリアス名などホスト名以外でログインしているユーザーがいる場合で、接続を許可するホスト名を設定したときは、ユーザーが Web GUI (ジョブポータル) にホスト名でログインしたあと、[監視対象設定] ダイアログボックスで監視対象を設定し直す必要があります。

13.1.12 JP1/AJS3 の稼働状況を可視化したい

日々の運用の中で、JP1/AJS3 の稼働状況を把握したい場合があります。ここでは、稼働状況レポートの出力機能を使用してスケジューラーサービスの処理量やジョブの実行状況を可視化する方法について説明します。

(1) 背景

ある企業では、スケジューラーサービス「AJSROOT1」だけでジョブを管理しています。日々の運用でジョブが計画どおり実行できているかを把握しようとしています。

(2) 実現したいこと


日々の運用でジョブが計画どおり実行できているか把握するため、ルートジョブネットやジョブ、イベントジョブといった種別ごとの実行数を確認したい。また、これらの情報を 1 日ごとや時間帯ごとに可視化したい。

(3) 解決方法

稼働状況レポートの出力機能を使用することで、スケジューラーサービスの処理量やジョブの実行状況を可視化できます。

1日ごとにスケジューラーサービス「AJSROOT1」の処理量やジョブの実行状況を、分単位で稼働状況レポートに出力します。CSV形式で出力された稼働状況レポートをExcelなどで集計・分析し、ジョブの種類ごとの件数や時間帯ごとの件数を可視化できます。

図 13-24 稼働状況レポートの出力から可視化までの流れ



(4) 設定手順

稼働状況レポートを出力する手順を次に示します。

1. 稼働状況ログファイルのサイズを見積もる。
2. 稼働状況レポートの出力機能を有効にする。
JP1/AJS3 - Manager がバージョン 12-00 以降の場合、この手順は不要です。
3. ajsreport コマンドを実行し、CSV形式で稼働状況レポートを出力する。
4. 出力された稼働状況レポートをExcelなどで集計・分析する。

(5) マニュアル記載箇所

項目	詳細項目	参照箇所
概要		「5.3 JP1/AJS3 の稼働状況を確認する」

項目	詳細項目	参照箇所
見積もり	稼働状況ログファイル	マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編） 3.4.8 稼働状況ログファイルのサイズを見積もる」
設定手順		マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 6.6 稼働状況レポートの出力に関する設定」（Windows の場合）またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 15.7 稼働状況レポートの出力に関する設定」（UNIX の場合）
コマンド（ajsreportコマンド）		マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド ajsreport」


13.1.13 JP1/AJS3 の状態を Web GUI で確認したい

日々の業務運用の中で、JP1/AJS3 が安定稼働しているかどうかを確認するために、複数の情報を取得する必要があります。ここでは、Web GUI（マネジメントポータル）を使用して、JP1/AJS3 が安定稼働しているかどうかの情報を GUI で確認する方法について説明します。

(1) 背景

JP1/AJS3 では、安定稼働しているかどうかの確認に必要な情報は、各種のコマンドを実行することで個々に取得できます。しかし、複数のコマンドを実行するため、手順が煩雑になる場合があります。

図 13-25 JP1/AJS3 の状態をコマンドで確認する場合の例



これまでコマンドの実行で JP1/AJS3 の状態を監視していたある企業で、JP1/AJS3 をより安定して運用するために、日々のシステム監視業務の手順を簡略化したいとします。

(2) 実現したいこと

- JP1/AJS3 が安定稼働しているかどうかの情報を GUI で可視化し、簡単に確認できるようにしたい。
- JP1/AJS3 のシステムに問題がある場合は、システムのどの部分に異常があるかすぐに発見できるようにしたい。これによって、異常の発生から解決までの時間を短縮したい。

(3) 解決方法

Web GUI (マネジメントポータル) をセットアップし、JP1/AJS3 の稼働情報を Web ブラウザーから確認できるようにします。

Web GUI (マネジメントポータル) で JP1/AJS3 の状態を確認する場合の画面の例を次の図に示します。

図 13-26 Web GUI (マネジメントポータル) で JP1/AJS3 の状態を確認する場合の画面例



Web GUI (マネジメントポータル) では、次の情報を Web ブラウザーで確認できます。

- JP1/AJS3 のサービスが起動しているかどうか
- データベースの無効領域が大量に発生しているかどうか
- ジョブ実行の運用停止につながるような要因が発生しているかどうか
- マネージャーホストとエージェントホスト間で通信できているかどうか

(4) 設定例

Web GUI (マネジメントポータル) を使用するために、マネージャーホストとエージェントホストでそれぞれセットアップを実施します。

Web GUI (マネジメントポータル) のセットアップが完了したら、日々の業務運用で、Web ブラウザーから Web GUI (マネジメントポータル) にログインして JP1/AJS3 の状態を確認します。

(a) Web GUI (マネジメントポータル) のセットアップの例

マネージャーホストとエージェントホストのセットアップの手順を次に示します。

1. JP1/AJS3 の状態を取得するための、次の機能をセットアップする*。
 - ジョブ実行の運用停止につながるような要因を検知するための設定
 - ジョブの配信遅延を軽減するための設定
 - 稼働状況レポートを出力するための設定
2. JP1/AJS3 - Web Console をインストールする。
3. マネージャーホストで Web GUI (マネジメントポータル) をセットアップする。
4. エージェントホストで Web GUI (マネジメントポータル) をセットアップする。

注※

次に示す 3 機能をセットアップしなくても、Web GUI (マネジメントポータル) は使用できます。ただし、一部の状態が取得できなくなります。

- ジョブ実行の運用停止につながるような要因を検知するための設定
- ジョブの配信遅延を軽減するための設定
- 稼働状況レポートを出力するための設定

(b) Web GUI (マネジメントポータル) の使用例

Web ブラウザーから JP1/AJS3 の状態を確認する手順を次に示します。

1. Web ブラウザーを使用して、Web GUI (マネジメントポータル) にログインする。
2. Web GUI (マネジメントポータル) の [サマリ] 画面で、JP1/AJS3 のサマリステータスを確認する。
JP1/AJS3 のサマリステータスが正常であれば、確認はここで終了です。
3. JP1/AJS3 のサマリステータスに異常が発生している場合は、詳細を確認する各画面に遷移し、異常の発生個所を特定する。
4. JP1/AJS3 - View, Web GUI (ジョブポータル) またはコマンドを使用して、異常に対処する。

(5) マニュアル記載箇所

項目	詳細項目	参照箇所
概要	Web GUI (マネジメントポータル) の概要	<ul style="list-style-type: none">• マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド 8. システムの監視」• マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド 9.2.3 マネジメントポータルの画面」

項目	詳細項目	参照箇所
概要	Web GUI (マネジメントポータル)の概要	<ul style="list-style-type: none"> マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド (システム構築編) 4.6.3 マネジメントポータル実行環境について検討する」
見積もり	Web GUI (マネジメントポータル)が使用するデータ量の見積もり	<ul style="list-style-type: none"> マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド (システム構築編) 3.1.3 Web GUI のレスポンス」 マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド (システム構築編) 3.2.1 ネットワーク上を流れるデータ量を見積もる」
	Web GUI (マネジメントポータル)のログファイルの見積もり	マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド (システム構築編) 3.4.7 Web Console サーバのログファイルのサイズを見積もる」
設定手順	マネージャーホストのセットアップ	<ul style="list-style-type: none"> マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 6.7.2(1) マネージャーホストの設定手順」 マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 15.8.2(1) マネージャーホストの設定手順」
	エージェントホストのセットアップ	<ul style="list-style-type: none"> マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 6.7.2(2) エージェントホストの設定手順」 マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 15.8.2(2) エージェントホストの設定手順」
	JP1/AJS3 の情報を取得するための設定	<ul style="list-style-type: none"> マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 21.5 ジョブの配信遅延を軽減するための設定」 マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 21.7 ジョブ実行の運用停止につながるような要因を検知するための設定」 マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 15.7 稼働状況レポートの出力に関する設定」
画面		マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド 16. Web GUI のマネジメントポータル」

(6) 注意事項

- Web GUI (マネジメントポータル) を使用する場合、通信暗号化機能の有効・無効は、物理ホストの設定に従います。そのため、Web Console サーバ、マネージャーホストの物理ホストおよびエージェントホストの物理ホストでは、通信暗号化機能の有効・無効を通信するサーバ間で統一する必要があります。ただし、環境設定パラメーターAJS3SSL の値を「INETD」に設定することで、Web Console サーバとマネージャーホスト間で通信暗号化機能を有効にした場合でも、マネージャーホストとエージェントホスト間の通信暗号化機能を無効にできます。また、Web GUI (マネジメントポータル) を使用する場合で、マネジメントポータルの接続先に論理ホストを指定するときは、物理ホストのサーバ証明書の SAN には、物理ホスト名、および物理ホスト上のすべての論理ホスト名を登録してください。詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド (システム構築編) 2.3.6 SSL による JP1/AJS3 の通信の暗号化」を参照してください。

- Web GUI (マネジメントポータル) から接続するホストをクラスタ運用で使用する場合、JP1/AJS3 System Control Manager サービスおよび JP1/AJS3 System Control Agent サービスはフェールオーバーの対象になりません。下記どちらかの設定を実施してください。
 - 実行系と待機系の両方のマシンで、JP1/AJS3 System Control Manager サービスおよび JP1/AJS3 System Control Agent サービスを起動しておく。
 - クラスタソフトまたは `jajs_start.cluster.model` の設定で、実行系および待機系の論理ホストの起動時に JP1/AJS3 System Control Manager サービスおよび JP1/AJS3 System Control Agent サービスが自動起動するようにしておく。

詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 8.2.11 Web GUI (マネジメントポータル) から接続するホストをクラスタ運用で使用する設定」(Windows の場合) またはマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 17.2.12 Web GUI (マネジメントポータル) から接続するホストをクラスタ運用で使用する設定」(UNIX の場合) を参照してください。

付録

付録 A JP1/AJS3 が発行する JP1 イベント

JP1/AJS3 が発行する JP1 イベントについて説明します。

付録 A.1 JP1 イベント一覧

JP1 イベント一覧を次の表に示します。

表 A-1 JP1 イベント一覧

イベント ID	イベント名称	イベント発行契機	メッセージ ID
00004100	スケジューラーサービス開始イベント	スケジューラーサービスが起動したとき	KAVS0200-I
00004101	スケジューラーサービス終了イベント	スケジューラーサービスが終了したとき	KAVS0201-I
00004102	ジョブネット開始イベント	ジョブネット・ジョブネットコネクタが起動したとき	KAVS0260-I
00004103	ジョブネット正常終了イベント	ジョブネット・ジョブネットコネクタが正常終了したとき	KAVS0261-I
00004104	ジョブネット異常終了イベント	ジョブネット・ジョブネットコネクタが異常終了したとき	KAVS0262-E
00004105	ジョブ開始イベント	ジョブが起動したとき	KAVS0263-I
00004106	ジョブ正常終了イベント	ジョブが正常終了したとき	KAVS0264-I
00004107	ジョブ異常終了イベント	ジョブが異常終了したとき	KAVS0265-E
00004108	ジョブネット警告終了イベント	ジョブネット・ジョブネットコネクタが警告終了したとき	KAVS0268-W
00004109	ジョブ警告終了イベント	ジョブが警告終了したとき	KAVS0269-W
0000410A	ジョブのキューイング取り消しイベント	ジョブがジョブ実行制御にキューイングされた状態、またはサブミットを開始したがジョブ実行制御でキューイングされていない状態で、スケジューラーサービスを再起動（ホットスタート）したとき	KAVS0266-I
00004110	スケジューラーログプロセス異常終了イベント（履歴デーモン異常終了イベント）	ログプロセスが異常終了したとき	KAVS0202-E
00004111	スケジューラーログファイル交代イベント（スケジューラーログファイル交代イベント）	ログファイルが交代したとき	KAVS0203-I
00004120	ジョブネット保留イベント	ジョブネットが保留になったとき	KAVS0270-I

イベント ID	イベント名称	イベント発行契機	メッセージ ID
00004121	ジョブ保留イベント	ジョブが保留になったとき	KAVS0271-I
00004122	ジョブネット開始遅延イベント	ジョブネットが開始遅延になったとき	KAVS0275-I
00004123	ジョブネット終了遅延イベント	ジョブネットが終了遅延になったとき	KAVS0276-I
00004124	次回予定キューイングイベント	—	KAVS0277-I
00004125	ジョブサブミット開始イベント	ジョブのサブミットが開始されたとき	KAVS0278-I
00004126	イベントジョブ実行要求開始	イベントジョブの実行要求が開始されたとき	KAVS0242-I
00004127	ジョブ終了遅延イベント	ジョブが終了遅延になったとき	KAVS0248-I
00004130	スケジューラサービス再起動イベント (デーモン再起動イベント)	スケジューラサービスが再起動されたとき	KAVS0204-E
00004131	ジョブネット閉塞イベント	ジョブネットが閉塞状態になったとき	KAVS0272-E KAVS0273-E
00004140	ジョブネット起動条件監視開始イベント	ジョブネットの起動条件監視が開始したとき	KAVS0240-I
00004141	ジョブネット起動条件監視終了イベント	ジョブネットの起動条件監視が終了したとき	KAVS0241-I
00004142	ジョブネット繰り越し未実行イベント	ジョブネットが繰り越し未実行になったとき	KAVS0279-E
00004143	接続先のジョブネット未登録イベント	ジョブネットコネクタの実行開始時に接続先のジョブネットが実行登録されていないとき	KAVS0243-E
00004144	ジョブネットコネクタ未登録イベント	接続先のジョブネットの実行開始時にジョブネットコネクタが実行登録されていないとき	KAVS0244-E
00004145	起動条件監視終了待ちイベント	監視世代が開始時刻待ち	KAVS1420-I
00004146	ジョブネット待ち合わせ開始イベント	待ち合わせ条件付きジョブネットが待ち合わせを開始したとき	KAVS4950-I
00004147	ジョブネット待ち合わせ終了イベント	待ち合わせ条件付きジョブネットの待ち合わせ条件が成立したとき	KAVS4955-I
00004148	ジョブネット待ち合わせ滞留イベント	待ち合わせ条件付きジョブネットの待ち合わせ条件が成立できないとき	KAVS4957-E
00004149	ジョブネット待ち合わせ回復イベント	待ち合わせ条件付きジョブネットが待ち合わせ対象ユニットの実行	KAVS4958-I

イベント ID	イベント名称	イベント発行契機	メッセージ ID
00004149	ジョブネット待ち合わせ回復イベント	終了を待ち合わせできるようになったとき	KAVS4958-I
0000414A	ジョブ待ち合わせ開始イベント	待ち合わせ条件付きジョブが待ち合わせを開始したとき	KAVS4951-I
0000414B	ジョブ待ち合わせ終了イベント	待ち合わせ条件付きジョブの待ち合わせ条件が成立したとき	KAVS4956-I
0000414C	ジョブ待ち合わせ滞留イベント	待ち合わせ条件付きジョブの待ち合わせ条件が成立できないとき	KAVS4971-E
0000414D	ジョブ待ち合わせ回復イベント	待ち合わせ条件付きジョブが待ち合わせ対象ユニットの実行終了を待ち合わせできるようになったとき	KAVS4973-I
0000414E	待ち合わせ閉塞イベント	エラーが発生したため、待ち合わせ条件付きユニットが待ち合わせできなくなったとき	KAVS4962-E
00004150	スケジューラーデータベース再編成開始イベント	スケジューラーデータベース再編成が開始したとき	KAVS1500-I* ¹
00004151	スケジューラーデータベース再編成正常終了イベント	スケジューラーデータベース再編成が正常終了したとき	KAVS1501-I* ¹
00004152	スケジューラーデータベース再編成異常終了イベント	スケジューラーデータベース再編成が異常終了したとき	KAVS1502-E* ¹
00004153	スケジューラー ISAM 未使用領域サイズ情報イベント	スケジューラー ISAM 未使用領域サイズ情報を取得したとき	KAVS1503-I* ¹
00004154	スケジューラー ISAM 未使用領域サイズしきい値到達イベント	スケジューラー ISAM 未使用領域サイズがしきい値に到達したとき	KAVS1504-W* ¹
00004155	自動リトライによるリトライ間隔待ち開始イベント	自動リトライのリトライ間隔待ちを開始したとき	KAVS4675-I
00004156	自動リトライによる実行開始イベント	自動リトライの実行が開始したとき	KAVS4676-I
00004157	自動リトライ実行不可能エラー発生イベント	自動リトライで実行不可能なエラーが発生したとき	KAVS4677-E
00004158	自動リトライによるジョブサブミット開始イベント	自動リトライによってジョブのサブミットが開始されたとき	KAVS4678-I
00004159	起動条件指定世代数到達警告イベント	起動条件付きジョブネットに滞留している世代数が指定値に到達したとき	KAVS1157-W* ⁵
00004160	ジョブ実行環境データベース再編成開始イベント	ジョブ実行環境データベース再編成が開始したとき	KAVU5980-I* ¹

イベント ID	イベント名称	イベント発行契機	メッセージ ID
00004161	ジョブ実行環境データベース再編成正常終了イベント	ジョブ実行環境データベース再編成が正常終了したとき	KAVU5981-I ^{*1}
00004162	ジョブ実行環境データベース再編成異常終了イベント	ジョブ実行環境データベース再編成が異常終了したとき	KAVU5982-E ^{*1}
00004163	ジョブ実行環境 ISAM 未使用領域サイズ情報イベント	ジョブ実行環境 ISAM 未使用領域サイズ情報を取得したとき	KAVU5983-I ^{*1}
00004164	ジョブ実行環境 ISAM 未使用領域サイズしきい値到達イベント	ジョブ実行環境 ISAM 未使用領域サイズがしきい値に到達したとき	KAVU5984-W ^{*1}
00004165	キューイングおよび実行中状態のジョブ数しきい値到達警告イベント	キューイング状態と実行中状態のジョブ数が環境設定パラメーター <code>AlertContentJob</code> で指定した値以上になったとき	KAVU4524-W ^{*6}
00004170	スケジューラサービス RDB 接続待ち合わせ異常終了イベント	RDB 接続待ち合わせ機能が異常終了したとき	KAVS0998-E
00004171	スケジューラサービス RDB 接続待ち合わせ開始イベント	RDB 接続待ち合わせ機能が開始されたとき	KAVS0999-W
00004190	コマンド・JP1/AJS3 - View 操作開始	コマンド・JP1/AJS3 - View からの操作が開始されたとき	KAVS0715-I ^{*7}
00004191	コマンド・JP1/AJS3 - View 操作終了	コマンド・JP1/AJS3 - View からの操作が終了されたとき	KAVS0716-I ^{*7}
000041A0	ログファイルトラップ用イベント	監視中のログファイル監視条件に合致したデータがログファイルに出力されたとき	—
000041A1	イベント・アクション制御マネージャー開始イベント	イベント・アクション制御マネージャーの開始	KAVT0498-I
000041A2	イベント・アクション制御マネージャー終了イベント	イベント・アクション制御マネージャーの停止	KAVT0499-I
000041A3	イベント・アクション制御エージェント開始イベント	イベント・アクション制御エージェントの開始	KAVT0900-I
000041A4	イベント・アクション制御エージェント終了イベント	イベント・アクション制御エージェントの停止	KAVT0901-I
000041A5	イベント・アクション制御マネージャーのスケジューラサービスに対する未通知情報数しきい値到達警告イベント	イベント・アクション制御マネージャーで管理しているスケジューラサービスに対する未通知情報数が、環境設定パラメーター <code>AlarmUnreportedInfoEvent</code> で指定した値以上になったとき	KAVT0365-W ^{*8}
000041B0 ^{*2}	一斉実行先の宛先エージェント通信不可イベント	フレキシブルジョブ一斉実行時に、一斉実行先の個々の宛先エージェントと通信できないとき	KAVS8100-E

イベント ID	イベント名称	イベント発行契機	メッセージ ID
000041B1※2	一斉実行先の宛先エージェント実行時間監視タイムアウトイベント	フレキシブルジョブ一斉実行時に、一斉実行先の個々の宛先エージェントでフレキシブルジョブの実行時間が環境設定パラメーター FXJOB_MONITOR_TIMEOUT で設定された時間を超過したとき	KAVS8101-E
000041B2※2	一斉実行先の宛先エージェント開始確認タイムアウトイベント	フレキシブルジョブ一斉実行時に、一斉実行先の個々の宛先エージェントでフレキシブルジョブの開始が確認できないまま、環境設定パラメーター FXJOB_START_TIMEOUT で設定された時間を超過したとき	KAVS8116-E
000041B3※2	一斉実行先の宛先エージェント実行完了（正常終了）イベント	フレキシブルジョブ一斉実行時に、一斉実行先の個々の宛先エージェントでの実行が完了（正常終了）したとき	KAVS8138-I
000041B4※2	一斉実行先の宛先エージェント実行完了（警告終了）イベント	フレキシブルジョブ一斉実行時に、一斉実行先の個々の宛先エージェントでの実行が完了（警告終了）したとき	KAVS8138-I
000041B5※2	一斉実行先の宛先エージェント実行完了（異常終了）イベント	フレキシブルジョブ一斉実行時に、一斉実行先の個々の宛先エージェントでの実行が完了（異常終了）したとき	KAVS8138-I
000041B6※3	一斉実行先の全宛先エージェント実行完了（正常終了）イベント	フレキシブルジョブ一斉実行時に、一斉実行先の全宛先エージェントでの実行が完了（正常終了）したとき	KAVS8149-I
000041B7※3	一斉実行全宛先エージェント実行完了（警告終了）イベント	フレキシブルジョブ一斉実行時に、一斉実行先の全宛先エージェントでの実行が完了（警告終了）したとき	KAVS8149-I
000041B8※3	一斉実行全宛先エージェント実行完了（異常終了）イベント	フレキシブルジョブ一斉実行時に、一斉実行先の全宛先エージェントでの実行が完了（異常終了）したとき	KAVS8149-I
000041B9※3	一斉実行全宛先エージェント実行完了（宛先エージェントなし）イベント	フレキシブルジョブ一斉実行時に、一斉実行対象の宛先エージェントが一つもなかったとき	KAVS8159-W
000041F0※4	プロセス異常終了イベント（互換用イベント）	プロセスが異常終了したとき	KNAD3737-E
000041F1※4	プロセス起動タイムアウトイベント（互換用イベント）	プロセスの起動がタイムアウトしたとき	KNAD3613-W

イベント ID	イベント名称	イベント発行契機	メッセージ ID
000041F2※4	プロセス再起動完了イベント（互換用イベント）	プロセスの再起動が完了したとき	KNAD3616-I
000041F3※4	起動前処理失敗イベント（互換用イベント）	起動前処理が失敗したとき	KNAD3953-E
000041C0※4	JP1/AJS3 起動完了イベント	JP1/AJS3 が起動したとき	KNAD3604-I
000041C1※4	JP1/AJS3 停止イベント	JP1/AJS3 が停止したとき	KNAD3743-I
000041C2※4	管理対象プロセス起動完了イベント	管理対象プロセスの起動が完了したとき	KNAD3617-I
000041C3※4	管理対象プロセス停止イベント	管理対象プロセスが停止したとき	KNAD3746-I
000041C4※4	管理対象プロセス異常終了発生イベント	管理対象プロセスが稼働中に異常終了したとき	KNAD3737-E
000041C5※4	管理対象プロセス起動タイムアウト発生イベント	管理対象プロセスの起動時に起動通知がなく、タイムアウトしたとき	KNAD3613-W
000041C6※4	管理対象プロセス再起動完了イベント	異常終了した管理対象プロセスの再起動が完了したとき	KNAD3616-I
000041C7※4	起動前処理失敗イベント	起動前処理失敗したとき	KNAD3953-E

(凡例)

－：該当しない。

注※1

jqpdbcond コマンドで、出力先に JP1 イベントを指定している場合だけ出力されます。

注※2

環境設定パラメーターFXBC_JP1EVSEND_AGENT_TRIGGER で、JP1 イベントを発行する設定をした場合だけ発行されます。環境設定パラメーターFXBC_JP1EVSEND_AGENT_TRIGGER の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.9.2(8) FXBC_JP1EVSEND_AGENT_TRIGGER」を参照してください。

注※3

環境設定パラメーターFXBC_JP1EVSEND_JOB_TRIGGER で、JP1 イベントを発行する設定をした場合だけ発行されます。環境設定パラメーターFXBC_JP1EVSEND_JOB_TRIGGER の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.9.2(9) FXBC_JP1EVSEND_JOB_TRIGGER」を参照してください。

注※4

JP1 イベントを発行させる設定をした場合にだけ発行されます。JP1 イベントを発行させたい場合は、「6.3.2 JP1/AJS3 のプロセスが起動、停止、または異常終了したときに JP1 イベントを発行する」を参照してください。

注※5

環境設定パラメーターCONDGENWARNINT で、JP1 イベントを発行する設定をした場合だけ発行されます。環境設定パラメーターCONDGENWARNINT の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.4.2(118) CONDGENWARNINT」を参照してください。

注※6

環境設定パラメーターAlarmContentJobEventInterval で、JP1 イベントを発行する設定をした場合だけ発行されます。環境設定パラメーターAlarmContentJobEventInterval の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.5.2(14) AlarmContentJobEventInterval」を参照してください。

注※7

環境設定パラメーターCOMMANDEVENT で、JP1 イベントを発行する設定をした場合だけ発行されます。環境設定パラメーターCOMMANDEVENT の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.4.2(85) COMMANDEVENT」を参照してください。

注※8

環境設定パラメーターAlarmUnreportedInfoEventInterval で、JP1 イベントを発行する設定をした場合だけ発行されます。環境設定パラメーターAlarmUnreportedInfoEventInterval の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.6.2(12) AlarmUnreportedInfoEventInterval」を参照してください。

付録 A.2 JP1 イベントの属性

JP1 イベントの属性には基本属性と拡張属性があります。基本属性にはイベント ID や詳細情報などの項目があります。拡張属性には重大度やユーザー名などの共通情報と、プラットフォームや AJS のアクションバージョンなどの固有情報があります。

なお、基本属性の詳細情報は、JP1 Version 5 以前の製品との互換のため情報が切り詰められます。情報の参照は拡張属性を使用するようにしてください。

JP1 イベントの属性を次に示します。

(1) スケジューラーサービス開始イベントの属性

スケジューラーサービス開始イベントの属性を次の表に示します。

表 A-2 スケジューラーサービス開始イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容
基本属性	イベント ID	—	00004100
	メッセージ	—	KAVS0200-I Scheduler service started. (スケジューラーサービス名)

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	メッセージ	—	KAVS0200-I スケジューラーサービスを開始しました (スケジューラーサービス名)	
	詳細情報	—	VRID STTM CODIR ERDIR SCDIR SRVID 詳細情報の記号の意味を次に示します。 VRID：プロトコルのバージョン ID STTM：開始時刻 CODIR：ユニット情報定義ディレクトリ名 ERDIR：ジョブエラー情報ディレクトリ名 SCDIR：スケジュール・モニタ情報ディレクトリ名 SRVID：スケジューラーサービス名	
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Information
		ユーザー名	USER_NAME	<ul style="list-style-type: none"> Windows の場合：JP1/AJS3 サービスのアカウント (デフォルト：SYSTEM) UNIX の場合：root ただし、環境変数JP1_USERNAME が設定されている場合はその値
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	SERVICE
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	JP1/AJS2 - Manager Scheduler service
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	SERVICE
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	JP1/AJS2 - Manager Scheduler service
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	スケジューラーサービス名
		事象種別	OCCURRENCE	START
	開始時刻	START_TIME	開始時刻	
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX
AJS のアクションバージョン		ACTION_VERSION	0600	

(凡例)

—：該当しない。

(2) スケジューラーサービス終了イベントの属性

スケジューラーサービス終了イベントの属性を次の表に示します。

表 A-3 スケジューラーサービス終了イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	イベント ID	—	00004101	
	メッセージ	—	KAVS0201-I Scheduler service ended. (スケジューラーサービス名) KAVS0201-I スケジューラーサービスを終了しました (スケジューラーサービス名)	
	詳細情報	—	VRID EDTM RTN EDTYP SRVID 詳細情報の記号の意味を次に示します。 VRID：プロトコルのバージョン ID EDTM：終了時刻 RTN：戻り値 EDTYP：停止方法 SRVID：スケジューラーサービス名	
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Information
		ユーザー名	USER_NAME	<ul style="list-style-type: none"> Windows の場合：JP1/AJS3 サービスのアカウント (デフォルト：SYSTEM) UNIX の場合：root ただし、環境変数JP1_USERNAME が設定されている場合はその値
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	SERVICE
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	JP1/AJS2 - Manager Scheduler service
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	SERVICE
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	JP1/AJS2 - Manager Scheduler service
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	スケジューラーサービス名
		事象種別	OCCURRENCE	END
		開始時刻	START_TIME	開始時刻
		終了時刻	END_TIME	終了時刻
		終了コード	RESULT_CODE	終了コード
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	0600

(凡例)

－：該当しない。

(3) ジョブネット開始イベントの属性

ジョブネット開始イベントの属性を次の表に示します。

表 A-4 ジョブネット開始イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容
基本属性	イベント ID	－	00004102
	メッセージ	－	KAVS0260-I Jobnet started. (name: ジョブネット名: 実行 ID) KAVS0260-I ジョブネット (ジョブネット名: 実行 ID) を開始します
	詳細情報	－	VRID STTM PATH NAME RKIND LVL EUSR SCTM EHST SRVID 詳細情報の記号の意味を次に示します。 VRID：プロトコルのバージョン ID STTM：開始時刻 PATH：上位ユニット名 NAME：ユニット名 RKIND：リカバリ種別 LVL：レベル EUSR：登録ユーザー名 SCTM：実行予定日時※ EHST：登録ホスト名 SRVID：スケジューラーサービス名 注※ ジョブネットコネクタの場合は設定されない。
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY Information
		ユーザー名	USER_NAME ジョブネット登録ユーザ名 (JP1 ユーザー名)
		プロダクト名	PRODUCT_NAME /HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE JOBNET
		オブジェクト名	OBJECT_NAME スケジューラーサービス名：/ジョブネット・ジョブネットコネクタ名
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE JOBNET
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME スケジューラーサービス名：/ルートジョブネット名

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	共通情報	オブジェクト ID	OBJECT_ID	スケジューラーサービス名：/ジョブネット・ジョブネットコネクタ名
		事象種別	OCCURRENCE	START
		開始時刻	START_TIME	開始時刻
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	0600
		ジョブグループ名	A0	スケジューラーサービス名：/ジョブグループ名
		ルートジョブネット名	A1	ルートジョブネット名
		ネストジョブネット/ジョブ名	A2	ネストジョブネット・ジョブネットコネクタ名（ネストジョブネット・ジョブネットコネクタの場合だけ設定）
		実行 ID	A3	実行 ID
		コメント	A6*	ユニットのコメント（スケジューラーデータベースからユニットのコメントを取得できない場合は、値は設定されない）
		リカバリ種別	B0	n：通常 r：リカバリ
		ジョブネット階層数	B1	ルートジョブネットを 0 とした階層数
		ジョブネット登録元ホスト名	B3	JP1/AJS3 - View, または JP1/AJS3 - Web Console から実行登録した場合 接続先 JP1/AJS3 - Manager のホスト名 ajsentry コマンドで実行登録した場合 コマンド投入元のホスト名 リモートジョブネットの実行先の場合 リモートジョブネット定義元のホスト名
		実行予定日時	B5	実行予定日時（ジョブネットコネクタの場合は設定されない）
		ユニット ID	H2	ユニット ID（10 進数表記）
		ユニット種別	H3	ユニットの種類（ユニット種別をユニット定義ファイルのパラメーターと同じ文字列で表す）

(凡例)

－：該当しない。

注※

環境設定パラメーターNETCOMMENTEVENT で、ユニットのコメントを出力する指定をしている場合だけ出力されます。

環境設定パラメーターNETCOMMENTEVENT の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.4.2(111) NETCOMMENTEVENT」を参照してください。

(4) ジョブネット正常終了イベントの属性

ジョブネット正常終了イベントの属性を次の表に示します。

表 A-5 ジョブネット正常終了イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	イベント ID	—	00004103	
	メッセージ	—	KAVS0261-I Jobnet ended normally. (name: ジョブネット名: 実行 ID) KAVS0261-I ジョブネット (ジョブネット名: 実行 ID) が正常終了しました	
	詳細情報	—	VRID STTM PATH NAME RKIND LVL EUSR EHST SRVID 詳細情報の記号の意味を次に示します。 VRID: プロトコルのバージョン ID STTM: 開始時刻 PATH: 上位ユニット名 NAME: ユニット名 RKIND: リカバリ種別 LVL: レベル EUSR: 登録ユーザー名 EHST: 登録ホスト名 SRVID: スケジューラーサービス名	
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Information
		ユーザー名	USER_NAME	ジョブネット登録ユーザ名 (JP1 ユーザー名)
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	JOBNET
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名: /ジョブネット・ジョブネットコネクタ名
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	JOBNET
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名: /ルートジョブネット名

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	共通情報	オブジェクト ID	OBJECT_ID	スケジューラーサービス名：/ジョブネット・ジョブネットコネクタ名
		事象種別	OCCURRENCE	END
		開始時刻	START_TIME	開始時刻
		終了時刻	END_TIME	終了時刻
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	0600
		ジョブグループ名	A0	スケジューラーサービス名：/ジョブグループ名
		ルートジョブネット名	A1	ルートジョブネット名
		ネストジョブネット/ジョブ名	A2	ネストジョブネット・ジョブネットコネクタ名（ネストジョブネット・ジョブネットコネクタの場合だけ設定）
		実行 ID	A3	実行 ID
		コメント	A6*	ユニットのコメント（スケジューラーデータベースからユニットのコメントを取得できない場合は、値は設定されない）
		リカバリ種別	B0	n：通常 r：リカバリ
		ジョブネット階層数	B1	ルートジョブネットを 0 とした階層数
		ジョブネット登録元ホスト名	B3	JP1/AJS3 - View, または JP1/AJS3 - Web Console から実行登録した場合 接続先 JP1/AJS3 - Manager のホスト名 ajsentry コマンドで実行登録した場合 コマンド投入元のホスト名 リモートジョブネットの実行先の場合 リモートジョブネット定義元のホスト名
		ユニット ID	H2	ユニット ID（10 進数表記）
		ユニット種別	H3	ユニットの種類（ユニット種別をユニット定義ファイルのパラメーターと同じ文字列で表す）

(凡例)

－：該当しない。

注※

環境設定パラメーターNETCOMMENTEVENT で、ユニットのコメントを出力する指定をしている場合だけ出力されます。

環境設定パラメーターNETCOMMENTEVENT の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.4.2(111) NETCOMMENTEVENT」を参照してください。

(5) ジョブネット異常終了イベントの属性

ジョブネット異常終了イベントの属性を次の表に示します。

表 A-6 ジョブネット異常終了イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	イベント ID	—	00004104	
	メッセージ	—	KAVS0262-E Jobnet ended abnormally. (name : ジョブネット名: 実行 ID) KAVS0262-E ジョブネット (ジョブネット名 : 実行 ID) が異常終了しました	
	詳細情報	—	VRID STTM PATH NAME RKIND LVL EUSR EDTM EHST SRVID 詳細情報の記号の意味を次に示します。 VRID : プロトコルのバージョン ID STTM : 開始時刻 PATH : 上位ユニット名 NAME : ユニット名 RKIND : リカバリ種別 LVL : レベル EUSR : 登録ユーザー名 EDTM : 終了時刻 EHST : 登録ホスト名 SRVID : スケジューラーサービス名	
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Error
		ユーザー名	USER_NAME	ジョブネット登録ユーザ名 (JP1 ユーザー名)
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	JOBNET
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名 : /ジョブネット・ジョブネットコネクタ名
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	JOBNET
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名 : /ルートジョブネット名

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	共通情報	オブジェクト ID	OBJECT_ID	スケジューラサービス名：/ジョブネット・ジョブネットコネクタ名
		事象種別	OCCURRENCE	END
		開始時刻	START_TIME	開始時刻
		終了時刻	END_TIME	終了時刻
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	0600
		ジョブグループ名	A0	スケジューラサービス名：/ジョブグループ名
		ルートジョブネット名	A1	ルートジョブネット名
		ネストジョブネット/ジョブ名	A2	ネストジョブネット・ジョブネットコネクタ名（ネストジョブネット・ジョブネットコネクタの場合だけ設定）
		実行 ID	A3	実行 ID
		コメント	A6*	ユニットのコメント（スケジューラデータベースからユニットのコメントを取得できない場合は、値は設定されない）
		リカバリ種別	B0	n：通常 r：リカバリ
		ジョブネット階層数	B1	ルートジョブネットを 0 とした階層数
		ジョブネット登録元ホスト名	B3	JP1/AJS3 - View, または JP1/AJS3 - Web Console から実行登録した場合 接続先 JP1/AJS3 - Manager のホスト名 ajsentry コマンドで実行登録した場合 コマンド投入元のホスト名 リモートジョブネットの実行先の場合 リモートジョブネット定義元のホスト名
		状態	B4	a：異常検出終了 q：順序不正 i：中断 c：強制終了
		ユニット ID	H2	ユニット ID（10 進数表記）
		ユニット種別	H3	ユニットの種類（ユニット種別をユニット定義ファイルのパラメーターと同じ文字列で表す）

(凡例)

－：該当しない。

注※

環境設定パラメーターNETCOMMENTEVENT で、ユニットのコメントを出力する指定をしている場合だけ出力されます。

環境設定パラメーターNETCOMMENTEVENT の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.4.2(111) NETCOMMENTEVENT」を参照してください。

(6) ジョブ開始イベントの属性

ジョブ開始イベントの属性を次の表に示します。

表 A-7 ジョブ開始イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	イベント ID	－	00004105	
	メッセージ	－	KAVS0263-I Job started. (name: ジョブ名: 実行 ID, host: ホスト名, JOBID: ジョブ番号) KAVS0263-I ジョブ (ジョブ名: 実行 ID) を開始します (host: ホスト名, JOBID: ジョブ番号)	
	詳細情報	－	VRID STTM PATH NAME RKIND DUSR EUSR EGRP EHST JTYP JHST SRVID 詳細情報の記号の意味を次に示します。 VRID: プロトコルのバージョン ID STTM: 開始時刻 PATH: 上位ユニット名 NAME: ユニット名 RKIND: リカバリ種別 DUSR: 実行ユーザー名 EUSR: 登録ユーザー名 EGRP: 登録グループ名 EHST: 登録ホスト名 JTYP: ジョブ実行状態 JHST: ジョブ実行ホスト SRVID: スケジューラーサービス名	
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Information
		ユーザー名	USER_NAME	ジョブネット登録ユーザ名 (JP1 ユーザー名)
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	JOB
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名: /ジョブネット名/ジョブ名

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	共通情報	登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	JOBNET
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名：/ルートジョブネット名
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	スケジューラーサービス名：/ジョブネット名/ジョブ名
		事象種別	OCCURRENCE	START
		開始時刻	START_TIME	開始時刻
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	0600
		ジョブグループ名	A0	スケジューラーサービス名：/ジョブグループ名
		ルートジョブネット名	A1	ルートジョブネット名
		ネストジョブネット/ジョブ名	A2	ネストジョブネット名（ネストジョブネットの場合だけ設定）
		実行 ID	A3	実行 ID
		コメント	A6*	ユニットのコメント（スケジューラーデータベースからユニットのコメントを取得できない場合は、値は設定されない）
		リカバリ種別	B0	n：通常 r：リカバリ
		ジョブネット階層数	B1	ルートジョブネットを 0 とした階層数
		ジョブネット登録ユーザ名	B2	ジョブネット登録ユーザ名
		ジョブネット登録元ホスト名	B3	JP1/AJS3 - View, または JP1/AJS3 - Web Console から実行登録した場合 接続先 JP1/AJS3 - Manager のホスト名 ajsentry コマンドで実行登録した場合 コマンド投入元のホスト名 リモートジョブネットの実行先の場合 リモートジョブネット定義元のホスト名
		実行先ホスト名	C0	実行先ホスト名
		実行グループ名	C1	常に空白
		ジョブ実行形態	C6	常にr

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	固有情報	ユニット ID	H2	ユニット ID (10 進数表記)
		ユニット種別	H3	ユニットの種類 (ユニット種別をユニット定義ファイルのパラメーターと同じ文字列で表す)
		キューイング属性	H4	キューイング属性の有無 q: キューイング属性あり n: キューイング属性なし

(凡例)

—: 該当しない。

注※

環境設定パラメーターJOBCOMMENTEVENT で、ユニットのコメントを出力する指定をしている場合だけ出力されます。

環境設定パラメーターJOBCOMMENTEVENT の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.4.2(112) JOBCOMMENTEVENT」を参照してください。

(7) ジョブ正常終了イベントの属性

ジョブ正常終了イベントの属性を次の表に示します。

表 A-8 ジョブ正常終了イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容
基本属性	イベント ID	—	00004106
	メッセージ	—	KAVS0264-I Job ended normally. (name: ジョブ名: 実行 ID, host: ホスト名, code: コード, JOBID: ジョブ番号) KAVS0264-I ジョブ (ジョブ名: 実行 ID) が正常終了しました (host: ホスト名, code: コード, JOBID: ジョブ番号)
	詳細情報	—	VRID STTM PATH NAME RKIND DUSR EUSR EGRP EDTM RTN UCPUT SCPUT EHST JTYP JHST RQID ASTTM AEDTM AUCPU ASCPU SRVID 詳細情報の記号の意味を次に示します。 VRID: プロトコルのバージョン ID STTM: 開始時刻 PATH: 上位ユニット名 NAME: ユニット名 RKIND: リカバリ種別 DUSR: 実行ユーザー名 EUSR: 登録ユーザー名 EGRP: 登録グループ名

属性種別	項目	属性名	内容
基本属性	詳細情報	—	EDTM：終了時刻 RTN：戻り値 UCPUT：ユーザ CPU 時間 SCPUT：システム CPU 時間 EHST：登録ホスト名 JTYP：ジョブ実行状態 JHST：ジョブ実行ホスト RQID：リクエスト ID ASTTM：エージェント開始時刻 AEDTM：エージェント終了時刻 AUCPU：エージェントユーザー CPU 時間 ASCPU：エージェントシステム CPU 時間 SRVID：スケジューラーサービス名
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY Information
		ユーザー名	USER_NAME ジョブネット登録ユーザ名 (JP1 ユーザー名)
		プロダクト名	PRODUCT_NAME /HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE JOB
		オブジェクト名	OBJECT_NAME スケジューラーサービス名：/ジョブネット名/ジョブ名
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE JOBNET
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME スケジューラーサービス名：/ルートジョブネット名
		オブジェクト ID	OBJECT_ID スケジューラーサービス名：/ジョブネット名/ジョブ名
		事象種別	OCCURRENCE END
		開始時刻	START_TIME 開始時刻
		終了時刻	END_TIME 終了時刻
		終了コード	RESULT_CODE 終了コード
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION 0600
		ジョブグループ名	A0 スケジューラーサービス名：/ジョブグループ名
		ルートジョブネット名	A1 ルートジョブネット名
ネストジョブネット/ジョブ名		A2 ネストジョブネット名 (ネストジョブネットの場合だけ設定)	

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	固有情報	実行 ID	A3	実行 ID
		コメント	A6*1	ユニットのコメント (スケジューラーデータベースからユニットのコメントを取得できない場合は、値は設定されない)
		リカバリ種別	B0	n: 通常 r: リカバリ
		ジョブネット階層数	B1	ルートジョブネットを 0 とした階層数
		ジョブネット登録ユーザ名	B2	ジョブネット登録ユーザ名
		ジョブネット登録元ホスト名	B3	JP1/AJS3 - View, または JP1/AJS3 - Web Console から実行登録した場合 接続先 JP1/AJS3 - Manager のホスト名 ajsentry コマンドで実行登録した場合 コマンド投入元のホスト名 リモートジョブネットの実行先の場合 リモートジョブネット定義元のホスト名
		実行先ホスト名	C0*9	実行先ホスト名
		実行グループ名	C1	常に空白
		リクエスト ID	C2	ジョブ番号
		キュー名	C3	キュー名 (キューイングジョブの場合) またはエージェント名 (UNIX ジョブ, PC ジョブ, フレキシブルジョブ, および HTTP 接続ジョブの場合)
		ユーザ CPU 時間	C4	常に 0 (ゼロ)
		システム CPU 時間	C5	常に 0 (ゼロ)
		ジョブ実行形態	C6	常に r
		実行先での開始時刻	E0*2, *3	実行先での開始時刻
		実行先での終了時刻	E1*3	実行先での終了時刻
		実行先でのユーザ CPU 時間	E2	常に 0 (ゼロ)
		実行先でのシステム CPU 時間	E3	常に 0 (ゼロ)
		実行先でのジョブ実行 JP1 ユーザ名	E4*4, *5, *6	実行ユーザー種別に従った実行先でのジョブ実行 JP1 ユーザ名

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	固有情報	実行先でのジョブ実行時間	E5*3, *7	実行先でのジョブ実行時間 (秒)
		リトライ実行による開始時刻	E6*8	リトライ実行による開始時刻
		ユニット ID	H2	ユニット ID (10 進数表記)
		ユニット種別	H3	ユニットの種類 (ユニット種別をユニット定義ファイルのパラメーターと同じ文字列で表す)
		キューイング属性	H4	キューイング属性の有無 q: キューイング属性あり n: キューイング属性なし

(凡例)

— : 該当しない。

注※1

環境設定パラメーターJOBCOMMENTEVENT で、ユニットのコメントを出力する指定をしている場合だけ出力されます。

環境設定パラメーターJOBCOMMENTEVENT の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.4.2(112) JOBCOMMENTEVENT」を参照してください。

注※2

ジョブが起動失敗となり、実行先ホストで実行開始されなかった場合、値は設定されません。

注※3

判定ジョブや OR ジョブの場合、値は設定されません。

注※4

イベントジョブの場合、設定された JP1 ユーザー名にかかわらず常に JP1/AJS3 を起動している OS ユーザーで実行されます。

注※5

判定ジョブや OR ジョブの場合、登録した JP1 ユーザーが設定されます。

注※6

実行先で情報を取得できない場合、値は設定されません。

注※7

「実行先での開始時刻」または「実行先での終了時刻」が空白の場合、値は設定されません。

注※8

一度もリトライ実行されていない場合、空白で表示されます。

注※9

ジョブ状態変更などで、実行先のホストでジョブ開始前に終了すると、空白で表示されることがあります。

(8) ジョブ異常終了イベントの属性

ジョブ異常終了イベントの属性を次の表に示します。

表 A-9 ジョブ異常終了イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容
基本属性	イベント ID	—	00004107
	メッセージ	—	KAVS0265-E Job ended abnormally. (name: ジョブ名: 実行 ID, status: 状態, code: コード, host: ホスト名, JOBID: ジョブ番号) KAVS0265-E ジョブ (ジョブ名: 実行 ID) が異常終了しました (status: 状態, code: コード, host: ホスト名, JOBID: ジョブ番号)
	詳細情報	—	VRID STTM PATH NAME RKIND DUSR EUSR EGRP EDTM RTN UCPUT SCPUT EDST EHST JTYP JHST RQID ASTTM AEDTM AUCPU ASCPU SRVID 詳細情報の記号の意味を次に示します。 VRID: プロトコルのバージョン ID STTM: 開始時刻 PATH: 上位ユニット名 NAME: ユニット名 RKIND: リカバリ種別 DUSR: 実行ユーザー名 EUSR: 登録ユーザー名 EGRP: 登録グループ名 EDTM: 終了時刻 RTN: 戻り値 UCPUT: ユーザ CPU 時間 SCPUT: システム CPU 時間 EDST: 終了状態 EHST: 登録ホスト名 JTYP: ジョブ実行状態 JHST: ジョブ実行ホスト RQID: リクエスト ID ASTTM: エージェント開始時刻 AEDTM: エージェント終了時刻 AUCPU: エージェントユーザー CPU 時間 ASCPU: エージェントシステム CPU 時間 SRVID: スケジューラサービス名

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Error
		ユーザー名	USER_NAME	ジョブネット登録ユーザ名 (JP1 ユーザー名)
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	JOB
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名：/ジョブネット名/ジョブ名
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	JOBNET
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名：/ルートジョブネット名
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	スケジューラーサービス名：/ジョブネット名/ジョブ名
		事象種別	OCCURRENCE	END
		開始時刻	START_TIME	開始時刻
		終了時刻	END_TIME	終了時刻
		終了コード	RESULT_CODE	終了コード
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	0600
		ジョブグループ名	A0	スケジューラーサービス名：/ジョブグループ名
		ルートジョブネット名	A1	ルートジョブネット名
		ネストジョブネット/ジョブ名	A2	ネストジョブネット名 (ネストジョブネットの場合だけ設定)
		実行 ID	A3	実行 ID
		コメント	A6*1	ユニットのコメント (スケジューラーデータベースからユニットのコメントを取得できない場合は、値は設定されない)
		リカバリ種別	B0	n：通常 r：リカバリ
ジョブネット階層数		B1	ルートジョブネットを 0 とした階層数	
ジョブネット登録ユーザ名	B2	ジョブネット登録ユーザ名		

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	固有情報	ジョブネット登録元ホスト名	B3	JP1/AJS3 - View, または JP1/AJS3 - Web Console から実行登録した場合 接続先 JP1/AJS3 - Manager のホスト名 ajsentry コマンドで実行登録した場合 コマンド投入元のホスト名 リモートジョブネットの実行先の場合 リモートジョブネット定義元のホスト名
		状態	B4	a: 異常検出終了 f: 起動失敗 c: 強制終了 ?: 終了状態不明
		実行先ホスト名	C0 ^{※9}	実行先ホスト名
		実行グループ名	C1	常に空白
		リクエスト ID	C2	ジョブ番号
		キュー名	C3	キュー名 (キューイングジョブの場合) またはエージェント名 (UNIX ジョブ, PC ジョブ, フレキシブルジョブ, および HTTP 接続ジョブの場合)
		ユーザ CPU 時間	C4	常に 0 (ゼロ)
		システム CPU 時間	C5	常に 0 (ゼロ)
		ジョブ実行形態	C6	常に r
		実行先での開始時刻	E0 ^{※2, ※3}	実行先での開始時刻
		実行先での終了時刻	E1 ^{※3}	実行先での終了時刻
		実行先でのユーザ CPU 時間	E2	常に 0 (ゼロ)
		実行先でのシステム CPU 時間	E3	常に 0 (ゼロ)
		実行先でのジョブ実行 JP1 ユーザ名	E4 ^{※4, ※5, ※6}	実行ユーザー種別に従った実行先でのジョブ実行 JP1 ユーザ名
		実行先でのジョブ実行時間	E5 ^{※3, ※7}	実行先でのジョブ実行時間 (秒)
		リトライ実行による開始時刻	E6 ^{※8}	リトライ実行による開始時刻
		ユニット ID	H2	ユニット ID (10 進数表記)

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	固有情報	ユニット種別	H3	ユニットの種類（ユニット種別をユニット定義ファイルのパラメーターと同じ文字列で表す）
		キューイング属性	H4	キューイング属性の有無 q：キューイング属性あり n：キューイング属性なし

(凡例)

－：該当しない。

注※1

環境設定パラメーターJOBCOMMENTEVENT で、ユニットのコメントを出力する指定をしている場合だけ出力されます。

環境設定パラメーターJOBCOMMENTEVENT の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.4.2(112) JOBCOMMENTEVENT」を参照してください。

注※2

ジョブが起動失敗となり、実行先ホストで実行開始されなかった場合、値は設定されません。

注※3

判定ジョブや OR ジョブの場合、値は設定されません。

注※4

イベントジョブの場合、設定された JP1 ユーザー名にかかわらず常に JP1/AJS3 を起動している OS ユーザーで実行されます。

注※5

判定ジョブや OR ジョブの場合、登録した JP1 ユーザーが設定されます。

注※6

実行先で情報を取得できない場合、値は設定されません。

注※7

「実行先での開始時刻」または「実行先での終了時刻」が空白の場合、値は設定されません。

注※8

一度もリトライ実行されていない場合、空白で表示されます。

注※9

エージェント停止やジョブ状態変更などで、実行先のホストでジョブ開始前に終了すると、空白で表示されることがあります。

(9) ジョブネット警告終了イベントの属性

ジョブネット警告終了イベントの属性を次の表に示します。

表 A-10 ジョブネット警告終了イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	イベント ID	—	00004108	
	メッセージ	—	KAVS0268-W Jobnet ended with warning. (name: ジョブネット名: 実行 ID) KAVS0268-W ジョブネット (ジョブネット名: 実行 ID) が警告終了しました	
	詳細情報	—	VRID STTM PATH NAME RKIND LVL EUSR EDTM EHST SRVID 詳細情報の記号の意味を次に示します。 VRID: プロトコルのバージョン ID STTM: 開始時刻 PATH: 上位ユニット名 NAME: ユニット名 RKIND: リカバリ種別 LVL: レベル EDTM: 終了時刻 EHST: 登録ホスト名 SRVID: スケジューラーサービス名	
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Warning
		ユーザー名	USER_NAME	ジョブネット登録ユーザ名 (JP1 ユーザー名)
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	JOBNET
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名: /ジョブネット・ジョブネットコネクタ名
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	JOBNET
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名: /ルートジョブネット名
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	スケジューラーサービス名: /ジョブネット・ジョブネットコネクタ名
		事象種別	OCCURRENCE	END
		開始時刻	START_TIME	開始時刻
	終了時刻	END_TIME	終了時刻	
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合: NT UNIX の場合: UNIX
AJS のアクションバージョン		ACTION_VERSION	0600	

属性種別	項目	属性名	内容	
拡張属性	固有情報	ジョブグループ名	A0	スケジューラーサービス名：/ジョブグループ名
		ルートジョブネット名	A1	ルートジョブネット名
		ネストジョブネット/ジョブ名	A2	ネストジョブネット・ジョブネットコネクタ名（ネストジョブネット・ジョブネットコネクタの場合だけ設定）
		実行 ID	A3	実行 ID
		コメント	A6*	ユニットのコメント（スケジューラーデータベースからユニットのコメントを取得できない場合は、値は設定されない）
		リカバリ種別	B0	n：通常 r：リカバリ
		ジョブネット階層数	B1	ルートジョブネットを 0 とした階層数
		ジョブネット登録元ホスト名	B3	JP1/AJS3 - View, または JP1/AJS3 - Web Console から実行登録した場合 接続先 JP1/AJS3 - Manager のホスト名 ajsentry コマンドで実行登録した場合 コマンド投入元のホスト名 リモートジョブネットの実行先の場合 リモートジョブネット定義元のホスト名
		ユニット ID	H2	ユニット ID（10 進数表記）
		ユニット種別	H3	ユニットの種類（ユニット種別をユニット定義ファイルのパラメーターと同じ文字列で表す）

（凡例）

－：該当しない。

注※

環境設定パラメーターNETCOMMENTEVENT で、ユニットのコメントを出力する指定をしている場合だけ出力されます。

環境設定パラメーターNETCOMMENTEVENT の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.4.2(111) NETCOMMENTEVENT」を参照してください。

（10）ジョブ警告終了イベントの属性

ジョブ警告終了イベントの属性を次の表に示します。

表 A-11 ジョブ警告終了イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	イベント ID	—	00004109	
	メッセージ	—	KAVS0269-W Job ended with warning. (name: ジョブ名: 実行 ID, code: コード, host: ホスト名, JOBID: ジョブ番号) KAVS0269-W ジョブ (ジョブ名: 実行 ID) が警告終了しました (code: コード, host: ホスト名, JOBID: ジョブ番号)	
	詳細情報	—	VRID STTM PATH NAME RKIND DUSR EUSR EGRP EDTM RTN UCPUT SPCUT EHST JTYP JHST RQID ASTTM AEDTM AUCPU ASCPU SRVID 詳細情報の記号の意味を次に示します。 VRID: プロトコルのバージョン ID STTM: 開始時刻 PATH: 上位ユニット名 NAME: ユニット名 RKIND: リカバリ種別 DUSR: 実行ユーザー名 EUSR: 登録ユーザー名 EGRP: 登録グループ名 EDTM: 終了時刻 RTN: 戻り値 UCPUT: ユーザ CPU 時間 SCPUT: システム CPU 時間 EHST: 登録ホスト名 JTYP: ジョブ実行状態 JHST: ジョブ実行ホスト RQID: リクエスト ID ASTTM: エージェント開始時刻 AEDTM: エージェント終了時刻 AUCPU: エージェントユーザー CPU 時間 ASCPU: エージェントシステム CPU 時間 SRVID: スケジューラーサービス名	
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Warning
		ユーザー名	USER_NAME	ジョブネット登録ユーザ名 (JP1 ユーザー名)
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	JOB
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名: /ジョブネット名/ジョブ名

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	共通情報	登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	JOBNET
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名：/ルートジョブネット名
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	スケジューラーサービス名：/ジョブネット名/ジョブ名
		事象種別	OCCURRENCE	END
		開始時刻	START_TIME	開始時刻
		終了時刻	END_TIME	終了時刻
		終了コード	RESULT_CODE	終了コード
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	0600
		ジョブグループ名	A0	スケジューラーサービス名：/ジョブグループ名
		ルートジョブネット名	A1	ルートジョブネット名
		ネストジョブネット/ジョブ名	A2	ネストジョブネット名（ネストジョブネットの場合だけ設定）
		実行 ID	A3	実行 ID
		コメント	A6*1	ユニットのコメント（スケジューラーデータベースからユニットのコメントを取得できない場合は、値は設定されない）
		リカバリ種別	B0	n：通常 r：リカバリ
		ジョブネット階層数	B1	ルートジョブネットを 0 とした階層数
		ジョブネット登録ユーザ名	B2	ジョブネット登録ユーザ名
		ジョブネット登録元ホスト名	B3	JP1/AJS3 - View, または JP1/AJS3 - Web Console から実行登録した場合 接続先 JP1/AJS3 - Manager のホスト名 ajsentry コマンドで実行登録した場合 コマンド投入元のホスト名 リモートジョブネットの実行先の場合 リモートジョブネット定義元のホスト名
		実行先ホスト名	C0*9	実行先ホスト名

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	固有情報	実行グループ名	C1	常に空白
		リクエスト ID	C2	ジョブ番号
		キュー名	C3	キュー名 (キューイングジョブの場合だけ) またはエージェント名 (UNIX ジョブ, PC ジョブ, フレキシブルジョブ, および HTTP 接続ジョブの場合)
		ユーザ CPU 時間	C4	常に 0 (ゼロ)
		システム CPU 時間	C5	常に 0 (ゼロ)
		ジョブ実行形態	C6	常に r
		実行先での開始時刻	E0*2, *3	実行先での開始時刻
		実行先での終了時刻	E1*3	実行先での終了時刻
		実行先でのユーザ CPU 時間	E2	常に 0 (ゼロ)
		実行先でのシステム CPU 時間	E3	常に 0 (ゼロ)
		実行先でのジョブ実行 JP1 ユーザ名	E4*4, *5, *6	実行ユーザー種別に従った実行先でのジョブ実行 JP1 ユーザ名
		実行先でのジョブ実行時間	E5*3, *7	実行先でのジョブ実行時間 (秒)
		リトライ実行による開始時刻	E6*8	リトライ実行による開始時刻
		ユニット ID	H2	ユニット ID (10 進数表記)
		ユニット種別	H3	ユニットの種類 (ユニット種別をユニット定義ファイルのパラメーターと同じ文字列で表す)
キューイング属性	H4	キューイング属性の有無 q: キューイング属性あり n: キューイング属性なし		

(凡例)

— : 該当しない。

注※1

環境設定パラメーター JOBCOMMENTEVENT で、ユニットのコメントを出力する指定をしている場合だけ出力されます。

環境設定パラメーター JOBCOMMENTEVENT の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.4.2(112) JOBCOMMENTEVENT」を参照してください。

注※2

ジョブが起動失敗となり、実行先ホストで実行開始されなかった場合、値は設定されません。

注※3

判定ジョブや OR ジョブの場合、値は設定されません。

注※4

イベントジョブの場合、設定された JP1 ユーザー名にかかわらず常に JP1/AJS3 を起動している OS ユーザーで実行されます。

注※5

判定ジョブや OR ジョブの場合、登録した JP1 ユーザーが設定されます。

注※6

実行先で情報を取得できない場合、値は設定されません。

注※7

「実行先での開始時刻」または「実行先での終了時刻」が空白の場合、値は設定されません。

注※8

一度もリトライ実行されていない場合、空白で表示されます。

注※9

ジョブ状態変更などで、実行先のホストでジョブ開始前に終了すると、空白で表示されることがあります。

(11) ジョブのキューイング取り消しイベント

ジョブのキューイング取り消しイベントの属性を次の表に示します。

表 A-12 ジョブのキューイング取り消しイベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	イベント ID	—	0000410A	
	メッセージ	—	KAVS0266-I To submit Job again, it is canceled. (name: ジョブ名: 実行 ID, JOBID: ジョブ番号) KAVS0266-I 再サブミットのためにキューイング中のジョブ(ジョブ名:実行 ID)をキャンセルします(JOBID: ジョブ番号)	
	詳細情報	—	—	
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Information
		ユーザー名	USER_NAME	ジョブネット登録ユーザ名 (JP1 ユーザー名)
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	JOB

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	共通情報	オブジェクト名	OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名：/ジョブネット名/ジョブ名
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	JOBNET
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名：/ルートジョブネット名
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	スケジューラーサービス名：/ジョブネット名/ジョブ名
		事象種別	OCCURRENCE	END
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	0900
		ジョブグループ名	A0	スケジューラーサービス名：/ジョブグループ名
		ルートジョブネット名	A1	ルートジョブネット名
		ネストジョブネット/ジョブ名	A2	ジョブ名
		実行 ID	A3	実行 ID
		コメント	A6 ^{*1}	ユニットのコメント（スケジューラーデータベースからユニットのコメントを取得できない場合は、値は設定されない）
		リカバリ種別	B0	n：通常 r：リカバリ
		ジョブネット階層数	B1	ルートジョブネットを 0 とした階層数
		ジョブネット登録ユーザ名	B2	ジョブネット登録ユーザ名
		ジョブネット登録元ホスト名	B3	JP1/AJS3 - View, または JP1/AJS3 - Web Console から実行登録した場合 接続先 JP1/AJS3 - Manager のホスト名 ajsentry コマンドで実行登録した場合 コマンド投入元のホスト名 リモートジョブネットの実行先の場合 リモートジョブネット定義元のホスト名
		実行先ホスト名	C0	常に空白
		実行グループ名	C1	常に空白
		リクエスト ID	C2	ジョブ番号

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	固有情報	キュー名	C3*2	エージェント名
		ユーザ CPU 時間	C4	常に 0 (ゼロ)
		システム CPU 時間	C5	常に 0 (ゼロ)
		ジョブ実行形態	C6	常に r
		実行先での開始時刻	E0	常に空白
		実行先での終了時刻	E1	常に空白
		実行先でのユーザ CPU 時間	E2	常に 0 (ゼロ)
		実行先でのシステム CPU 時間	E3	常に 0 (ゼロ)
		ユニット ID	H2	ユニット ID (10 進数表記)
		ユニット種別	H3	ユニットの種類 (ユニット種別をユニット定義ファイルのパラメーターと同じ文字列で表す)
		キューイング属性	H4	キューイング属性の有無 q: キューイング属性あり n: キューイング属性なし

(凡例)

—: 該当しない。

注※1

環境設定パラメーターJOBCOMMENTEVENT で、ユニットのコメントを出力する指定をしている場合だけ出力されます。

環境設定パラメーターJOBCOMMENTEVENT の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.4.2(112) JOBCOMMENTEVENT」を参照してください。

注※2

サブミットが一度も完了していない場合、空白で表示されます。

(12) 履歴デーモン異常終了イベントの属性

履歴デーモン異常終了イベントの属性を次の表に示します。

表 A-13 履歴デーモン異常終了イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容
基本属性	イベント ID	—	00004110

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	メッセージ	—	KAVS0202-E Log daemon ended abnormally. (code : コード) KAVS0202-E 履歴デーモンが異常終了しました (code : コード)	
	詳細情報	—	—	
拡張 属性	共通 情報	重大度	SEVERITY	Error
		ユーザー名	USER_NAME	<ul style="list-style-type: none"> Windows の場合 : JP1/AJS3 サービスのアカウント (デフォルト : SYSTEM) UNIX の場合 : root ただし、環境変数JP1_USERNAME が設定されている場合は その値
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	SERVICE
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	JP1/AJS2 - Manager Scheduler service
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYP E	SERVICE
		登録名	ROOT_OBJECT_NA ME	JP1/AJS2 - Manager Scheduler service
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	—
		事象種別	OCCURRENCE	END
		開始時刻	START_TIME	開始時刻
		終了時刻	END_TIME	終了時刻
		終了コード	RESULT_CODE	終了コード
	固有 情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合 : NT UNIX の場合 : UNIX
		AJS のアクション バージョン	ACTION_VERSION	0600

(凡例)

— : 該当しない。

(13) スケジューラーログファイル交代イベントの属性

スケジューラーログファイル交代イベントの属性を次の表に示します。

表 A-14 スケジューラーログファイル交代イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	イベント ID	—	00004111	
	メッセージ	—	KAVS0203-I Log file (交代前スケジューラーログファイル名) has been changed to 交代後スケジューラーログファイル名. KAVS0203-I 履歴ファイル (交代前スケジューラーログファイル名) を履歴ファイル (交代後スケジューラーログファイル名) に交代します	
	詳細情報	—	—	
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Information
		ユーザー名	USER_NAME	<ul style="list-style-type: none"> Windows の場合：JP1/AJS3 サービスのアカウント (デフォルト：SYSTEM) UNIX の場合：root ただし、環境変数JP1_USERNAME が設定されている場合はその値
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	SERVICE
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	JP1/AJS2 - Manager Scheduler service
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	SERVICE
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	JP1/AJS2 - Manager Scheduler service
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	—
		事象種別	OCCURRENCE	EXCEPTION
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	0600
		交代前ファイル名	D0	交代前のファイル名
		交代後ファイル名	D1	交代後のファイル名

(凡例)

—：該当しない。

(14) ジョブネット保留イベントの属性

ジョブネット保留イベントの属性を次の表に示します。

表 A-15 ジョブネット保留イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	イベント ID	—	00004120	
	メッセージ	—	KAVS0270-I Jobnet cannot be executed while being held. (name: ジョブネット名: 実行 ID) KAVS0270-I ジョブネット (ジョブネット名: 実行 ID) は保留中のため実行できません	
	詳細情報	—	VRID STTM PATH NAME RKIND LVL EUSR EHST SRVID 詳細情報の記号の意味を次に示します。 VRID: プロトコルのバージョン ID STTM: 開始時刻 PATH: 上位ユニット名 NAME: ユニット名 RKIND: リカバリ種別 LVL: レベル EUSR: 登録ユーザー名 EHST: 登録ホスト名 SRVID: スケジューラーサービス名	
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Notice
		ユーザー名	USER_NAME	ジョブネット登録ユーザ名 (JP1 ユーザー名)
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	JOBNET
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名: /ジョブネット名
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	JOBNET
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名: /ルートジョブネット名
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	スケジューラーサービス名: /ジョブネット名
		事象種別	OCCURRENCE	PAUSE
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合: NT UNIX の場合: UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	0600
ジョブグループ名		A0	スケジューラーサービス名: /ジョブグループ名	
ルートジョブネット名		A1	ルートジョブネット名	

属性種別	項目	属性名	内容
拡張属性 固有情報	ネストジョブネット/ジョブ名	A2	ジョブネット名 (ネストジョブネットの場合だけ設定)
	実行 ID	A3	実行 ID
	コメント	A6*	ユニットのコメント (スケジューラーデータベースからユニットのコメントを取得できない場合は、値は設定されない)
	リカバリ種別	B0	n: 通常 r: リカバリ
	ジョブネット階層数	B1	ルートジョブネットを 0 とした階層数
	ジョブネット登録元ホスト名	B3	JP1/AJS3 - View, または JP1/AJS3 - Web Console から実行登録した場合 接続先 JP1/AJS3 - Manager のホスト名 ajsentry コマンドで実行登録した場合 コマンド投入元のホスト名 リモートジョブネットの実行先の場合 リモートジョブネット定義元のホスト名
	実行予定日時	B5	実行予定日時
	ユニット ID	H2	ユニット ID (10 進数表記)
	ユニット種別	H3	ユニットの種類 (ユニット種別をユニット定義ファイルのパラメーターと同じ文字列で表す)

(凡例)

— : 該当しない。

注※

環境設定パラメーターNETCOMMENTEVENT で、ユニットのコメントを出力する指定をしている場合だけ出力されます。

環境設定パラメーターNETCOMMENTEVENT の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.4.2(111) NETCOMMENTEVENT」を参照してください。

(15) ジョブ保留イベントの属性

ジョブ保留イベントの属性を次の表に示します。

表 A-16 ジョブ保留イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容
基本属性	イベント ID	—	00004121

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	メッセージ	—	KAVS0271-I Job cannot be executed while being held. (name: ジョブ名: 実行 ID) KAVS0271-I ジョブ (ジョブ名: 実行 ID) は保留中のため実行できません	
	詳細情報	—	VRID STTM PATH NAME RKIND DUSR EUSR EGRP JHST SRVID 詳細情報の記号の意味を次に示します。 VRID: プロトコルのバージョン ID STTM: 開始時刻 PATH: 上位ユニット名 NAME: ユニット名 RKIND: リカバリ種別 DUSR: 実行ユーザー名 EUSR: 登録ユーザー名 EGRP: 登録グループ名 JHST: ジョブ実行ホスト SRVID: スケジューラーサービス名	
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Notice
		ユーザー名	USER_NAME	ジョブネット登録ユーザ名 (JP1 ユーザー名)
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	JOB
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名: /ジョブネット名/ジョブ名
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	JOBNET
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名: /ルートジョブネット名
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	スケジューラーサービス名: /ジョブネット名/ジョブ名
		事象種別	OCCURRENCE	PAUSE
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合: NT UNIX の場合: UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	0600
		ジョブグループ名	A0	スケジューラーサービス名: /ジョブグループ名
		ルートジョブネット名	A1	ルートジョブネット名
		ネストジョブネット/ジョブ名	A2	ネストジョブネット名 (ネストジョブネットの場合だけ設定)

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	固有情報	実行 ID	A3	実行 ID
		コメント	A6※	ユニットのコメント（スケジューラーデータベースからユニットのコメントを取得できない場合は、値は設定されない）
		リカバリ種別	B0	n：通常 r：リカバリ
		ジョブネット階層数	B1	ルートジョブネットを 0 とした階層数
		ジョブネット登録ユーザ名	B2	ジョブネット登録ユーザ名
		ジョブネット登録元ホスト名	B3	JP1/AJS3 - View, または JP1/AJS3 - Web Console から実行登録した場合 接続先 JP1/AJS3 - Manager のホスト名 ajsentry コマンドで実行登録した場合 コマンド投入元のホスト名 リモートジョブネットの実行先の場合 リモートジョブネット定義元のホスト名
		実行グループ名	C1	常に空白
		ユニット ID	H2	ユニット ID（10 進数表記）
		ユニット種別	H3	ユニットの種類（ユニット種別をユニット定義ファイルのパラメーターと同じ文字列で表す）
		キューイング属性	H4	キューイング属性の有無 q：キューイング属性あり n：キューイング属性なし

（凡例）

－：該当しない。

注※

環境設定パラメーターJOBCOMMENTEVENT で、ユニットのコメントを出力する指定をしている場合だけ出力されます。

環境設定パラメーターJOBCOMMENTEVENT の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.4.2(112) JOBCOMMENTEVENT」を参照してください。

(16) ジョブネット開始遅延イベントの属性

ジョブネット開始遅延イベントの属性を次の表に示します。

表 A-17 ジョブネット開始遅延イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	イベント ID	—	00004122	
	メッセージ	—	KAVS0275-I Start of a Jobnet delayed. (name: ジョブネット名: 実行 ID) KAVS0275-I ジョブネット (ジョブネット名: 実行 ID) の開始が遅延しています	
	詳細情報	—	VRID STTM STRTM JNST PATH NAME RKIND LVL EUSR EHST SRVID 詳細情報の記号の意味を次に示します。 VRID: プロトコルのバージョン ID STTM: 開始時刻 STRTM: 開始遅延 JNST: ジョブネット状態 PATH: 上位ユニット名 NAME: ユニット名 RKIND: リカバリ種別 LVL: レベル EUSR: 登録ユーザー名 EHST: 登録元ホスト名 SRVID: スケジューラーサービス名	
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Warning
		ユーザー名	USER_NAME	ジョブネット登録ユーザ名 (JP1 ユーザー名)
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	JOBNET
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名: /ジョブネット名
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	JOBNET
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名: /ルートジョブネット名
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	スケジューラーサービス名: /ジョブネット名
		事象種別	OCCURRENCE	LATESTART
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合: NT UNIX の場合: UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	0600
		ジョブグループ名	A0	スケジューラーサービス名: /ジョブグループ名

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	固有情報	ルートジョブネット名	A1	ルートジョブネット名
		ネストジョブネット/ジョブ名	A2	ネストジョブネット名（ネストジョブネットの場合だけ設定）
		実行 ID	A3	実行 ID
		コメント	A6*	ユニットのコメント（スケジューラデータベースからユニットのコメントを取得できない場合は、値は設定されない）
		リカバリ種別	B0	n：通常 r：リカバリ
		ジョブネット階層数	B1	ルートジョブネットを 0 とした階層数
		ジョブネット登録元ホスト名	B3	JP1/AJS3 - View, または JP1/AJS3 - Web Console から実行登録した場合 接続先 JP1/AJS3 - Manager のホスト名 ajsentry コマンドで実行登録した場合 コマンド投入元のホスト名 リモートジョブネットの実行先の場合 リモートジョブネット定義元のホスト名
		状態	B4	term-wait：先行終了待ち time-wait：開始時刻待ち holding：保留中 shutdown：閉塞
		実行予定日時	B5	実行予定日時
		開始遅延日時	B6	開始遅延日時
		ユニット ID	H2	ユニット ID（10 進数表記）
		ユニット種別	H3	ユニットの種類（ユニット種別をユニット定義ファイルのパラメーターと同じ文字列で表す）

（凡例）

－：該当しない。

注※

環境設定パラメーターNETCOMMENTEVENT で、ユニットのコメントを出力する指定をしている場合だけ出力されます。

環境設定パラメーターNETCOMMENTEVENT の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.4.2(111) NETCOMMENTEVENT」を参照してください。

(17) ジョブネット終了遅延イベントの属性

ジョブネット終了遅延イベントの属性を次の表に示します。

表 A-18 ジョブネット終了遅延イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	イベント ID	—	00004123	
	メッセージ	—	KAVS0276-I End of a Jobnet delayed. (name: ジョブネット名: 実行 ID) KAVS0276-I ジョブネット (ジョブネット名: 実行 ID) の終了が遅延しています	
	詳細情報	—	VRID STTMR STTM SEDTM JNST PATH NAME RKIND LVL EUSR EHST SRVID 詳細情報の記号の意味を次に示します。 VRID: プロトコルのバージョン ID STTMR: 開始予定時刻 STTM: 開始時刻 SEDTM: 終了遅延 JNST: ジョブネット状態 PATH: 上位ユニット名 NAME: ユニット名 RKIND: リカバリ種別 LVL: レベル EUSR: 登録ユーザー名 EHST: 登録元ホスト名 SRVID: スケジューラーサービス名	
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Warning
		ユーザー名	USER_NAME	ジョブネット登録ユーザ名 (JP1 ユーザー名)
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	JOBNET
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名: /ジョブネット名
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	JOBNET
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名: /ルートジョブネット名
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	スケジューラーサービス名: /ジョブネット名
		事象種別	OCCURRENCE	LATEEND
		開始時刻	START_TIME	開始時刻

属性種別	項目	属性名	内容
拡張属性	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION 0600
		ジョブグループ名	A0 スケジューラサービス名：/ジョブグループ名
		ルートジョブネット名	A1 ルートジョブネット名
		ネストジョブネット/ジョブ名	A2 ネストジョブネット名（ネストジョブネットの場合だけ設定）
		実行 ID	A3 実行 ID
		コメント	A6* ユニットのコメント（スケジューラデータベースからユニットのコメントを取得できない場合は、値は設定されない）
		リカバリ種別	B0 n：通常 r：リカバリ
		ジョブネット階層数	B1 ルートジョブネットを 0 とした階層数
		ジョブネット登録元ホスト名	B3 JP1/AJS3 - View, または JP1/AJS3 - Web Console から実行登録した場合 接続先 JP1/AJS3 - Manager のホスト名 ajsentry コマンドで実行登録した場合 コマンド投入元のホスト名 リモートジョブネットの実行先の場合 リモートジョブネット定義元のホスト名
		状態	B4 term-wait：先行終了待ち time-wait：開始時刻待ち holding：保留中 running：実行中 AB-cont：異常検出実行中 WA-cont：警告検出実行中 shutdown：閉塞
		実行予定日時	B5 実行予定日時
		終了遅延日時	B7 終了遅延日時
		ユニット ID	H2 ユニット ID（10 進数表記）
		ユニット種別	H3 ユニットの種類（ユニット種別をユニット定義ファイルのパラメーターと同じ文字列で表す）

(凡例)

－：該当しない。

注※

環境設定パラメーターNETCOMMENTEVENT で、ユニットのコメントを出力する指定をしている場合だけ出力されます。

環境設定パラメーターNETCOMMENTEVENT の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.4.2(111) NETCOMMENTEVENT」を参照してください。

(18) 予定キューイングイベントの属性

予定キューイングイベントの属性を次の表に示します。

表 A-19 予定キューイングイベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	イベント ID	－	00004124	
	メッセージ	－	KAVS0277-I Start time for next execution schedule has been reached. (name: ジョブネット名: 実行 ID) KAVS0277-I ジョブネット (ジョブネット名: 実行 ID) が実行中に予定世代の実行時刻に到達しました	
	詳細情報	－	－	
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Notice
		ユーザー名	USER_NAME	ジョブネット登録ユーザ名 (JP1 ユーザー名)
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	JOBNET
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名: /ジョブネット名
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	JOBNET
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名: /ルートジョブネット名
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	スケジューラーサービス名: /ジョブネット名
		事象種別	OCCURRENCE	EXCEPTION
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合: NT UNIX の場合: UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	0600
		ジョブグループ名	A0	スケジューラーサービス名: /ジョブグループ名

属性種別	項目	属性名	内容	
拡張属性	固有情報	ルートジョブネット名	A1	ルートジョブネット名
		ネストジョブネット/ジョブ名	A2	ネストジョブネット名 (ネストジョブネットの場合だけ設定)
		実行 ID	A3	実行 ID
		コメント	A6*	ユニットのコメント (スケジューラーデータベースからユニットのコメントを取得できない場合は、値は設定されない)
		ジョブネット登録元ホスト名	B3	JP1/AJS3 - View, または JP1/AJS3 - Web Console から実行登録した場合 接続先 JP1/AJS3 - Manager のホスト名 ajsentry コマンドで実行登録した場合 コマンド投入元のホスト名 リモートジョブネットの実行先の場合 リモートジョブネット定義元のホスト名
		実行予定日時	B5	実行予定日時
		ユニット ID	H2	ユニット ID (10 進数表記)
		ユニット種別	H3	ユニットの種類 (ユニット種別をユニット定義ファイルのパラメーターと同じ文字列で表す)

(凡例)

－：該当しない。

注※

環境設定パラメーターNETCOMMENTEVENT で、ユニットのコメントを出力する指定をしている場合だけ出力されます。

環境設定パラメーターNETCOMMENTEVENT の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.4.2(111) NETCOMMENTEVENT」を参照してください。

(19) ジョブサブミット開始イベントの属性

ジョブサブミット開始イベントの属性を次の表に示します。

表 A-20 ジョブサブミット開始イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容
基本属性	イベント ID	－	00004125
	メッセージ	－	KAVS0278-I Job submit started. (name: ジョブ名: 実行 ID)

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	メッセージ	—	KAVS0278-I ジョブ (ジョブ名: 実行 ID) のサブミットを開始します	
	詳細情報	—	VRID STTM PATH NAME RKIND DUSR EUSR EGRP EHST JTYP JHST SRVID 詳細情報の記号の意味を次に示します。 VRID: プロトコルのバージョン ID STTM: 開始時刻 PATH: 上位ユニット名 NAME: ユニット名 RKIND: リカバリ種別 DUSR: 実行ユーザー名 EUSR: 登録ユーザー名 EGRP: 登録グループ名 EHST: 登録ホスト名 JTYP: ジョブ実行状態 JHST: ジョブ実行ホスト SRVID: スケジューラーサービス名	
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Information
		ユーザー名	USER_NAME	ジョブネット登録ユーザ名 (JP1 ユーザー名)
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	JOB
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名: /ジョブネット名/ジョブ名
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	JOBNET
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名: /ルートジョブネット名
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	スケジューラーサービス名: /ジョブネット名/ジョブ名
		事象種別	OCCURRENCE	START
	開始時刻	START_TIME	開始時刻	
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合: NT UNIX の場合: UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	0600
		ジョブグループ名	A0	スケジューラーサービス名: /ジョブグループ名
ルートジョブネット名		A1	ルートジョブネット名	

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	固有情報	ネストジョブネット/ジョブ名	A2	ネストジョブネット名（ネストジョブネットの場合だけ設定）
		実行 ID	A3	実行 ID
		コメント	A6*	ユニットのコメント（スケジューラーデータベースからユニットのコメントを取得できない場合は、値は設定されない）
		リカバリ種別	B0	n：通常 r：リカバリ
		ジョブネット階層数	B1	ルートジョブネットを0とした階層数
		ジョブネット登録ユーザ名	B2	ジョブネット登録ユーザ名
		ジョブネット登録元ホスト名	B3	JP1/AJS3 - View, または JP1/AJS3 - Web Console から実行登録した場合 接続先 JP1/AJS3 - Manager のホスト名 ajsentry コマンドで実行登録した場合 コマンド投入元のホスト名 リモートジョブネットの実行先の場合 リモートジョブネット定義元のホスト名
		実行先ホスト名	C0	常に空白
		実行グループ名	C1	常に空白
		ジョブ実行形態	C6	常にr
		ユニット ID	H2	ユニット ID（10進数表記）
		ユニット種別	H3	ユニットの種類（ユニット種別をユニット定義ファイルのパラメーターと同じ文字列で表す）
		キューイング属性	H4	キューイング属性の有無 q：キューイング属性あり n：キューイング属性なし

(凡例)

－：該当しない。

注※

環境設定パラメーターJOBCOMMENTEVENT で、ユニットのコメントを出力する指定をしている場合だけ出力されます。

環境設定パラメーターJOBCOMMENTEVENT の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.4.2(112) JOBCOMMENTEVENT」を参照してください。

(20) イベントジョブ実行要求開始イベントの属性

イベントジョブ実行要求開始イベントの属性を次の表に示します。

表 A-21 イベントジョブ実行要求開始イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	イベント ID	—	00004126	
	メッセージ	—	KAVS0242-I The execution request of the event job started. (name:ジョブ名:実行 ID) KAVS0242-I イベントジョブ (ジョブ名:実行 ID) の実行要求を開始します	
	詳細情報	—	なし	
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Information
		ユーザー名	USER_NAME	ジョブネット登録ユーザ名 (JP1 ユーザー名)
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	JOB
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名:/ジョブネット名/ジョブ名
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	JOBNET
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名:/ルートジョブネット名
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	スケジューラーサービス名:/ジョブネット名/ジョブ名
		事象種別	OCCURRENCE	START
		開始時刻	START_TIME	開始時刻
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合: NT UNIX の場合: UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	0800
		ジョブグループ名	A0	スケジューラーサービス名:/ジョブグループ名
		ルートジョブネット名	A1	ルートジョブネット名
		ネストジョブネット/ジョブ名	A2	ネストジョブネット名 (ネストジョブネットの場合だけ設定)
		実行 ID	A3	実行 ID

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	固有情報	コメント	A6*	ユニットのコメント（スケジューラーデータベースからユニットのコメントを取得できない場合は、値は設定されない）
		リカバリ種別	B0	n：通常 r：リカバリ
		ジョブネット階層数	B1	ルートジョブネットを0とした階層数
		ジョブネット登録ユーザ名	B2	ジョブネット登録ユーザ名
		ジョブネット登録元ホスト名	B3	JP1/AJS3 - View, または JP1/AJS3 - Web Console から実行登録した場合 接続先 JP1/AJS3 - Manager のホスト名 ajsentry コマンドで実行登録した場合 コマンド投入元のホスト名 リモートジョブネットの実行先の場合 リモートジョブネット定義元のホスト名
		実行先ホスト名	C0	常に空白
		実行グループ名	C1	常に空白
		ジョブ実行形態	C6	常にr
		ユニットID	H2	ユニットID（10進数表記）
		ユニット種別	H3	ユニットの種類（ユニット種別をユニット定義ファイルのパラメーターと同じ文字列で表す）
		キューイング属性	H4	キューイング属性の有無 q：キューイング属性あり n：キューイング属性なし

（凡例）

－：該当しない。

注※

環境設定パラメーターJOBCOMMENTEVENT で、ユニットのコメントを出力する指定をしている場合だけ出力されます。

環境設定パラメーターJOBCOMMENTEVENT の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.4.2(112) JOBCOMMENTEVENT」を参照してください。

（21） ジョブ終了遅延イベントの属性

ジョブ終了遅延イベントの属性を次の表に示します。

表 A-22 ジョブ終了遅延イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	イベント ID	—	00004127	
	メッセージ	—	KAVS0248-I End of a Job delayed. (name: ジョブ名: 実行 ID) KAVS0248-I ジョブ (ジョブ名: 実行 ID) の終了が遅延しています	
	詳細情報	—	VRID STTM SEDTM JST PATH NAME RKIND LVL EUSR EHST SRVID 詳細情報の記号の意味を次に示します。 VRID: プロトコルのバージョン ID STTM: 開始時刻 SEDTM: 終了遅延 JST: ジョブ状態 PATH: 上位ユニット名 NAME: ユニット名 RKIND: リカバリ種別 LVL: レベル EUSR: 登録ユーザー名 EHST: 登録元ホスト名 SRVID: スケジューラーサービス名	
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Warning
		ユーザー名	USER_NAME	ジョブネット登録ユーザ名 (JP1 ユーザー名)
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	JOB
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名: /ジョブネット名/ジョブ名
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	JOBNET
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名: /ルートジョブネット名
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	スケジューラーサービス名: /ジョブネット名/ジョブ名
		事象種別	OCCURRENCE	LATEEND
		開始時刻	START_TIME	開始時刻
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合: NT UNIX の場合: UNIX
AJS のアクションバージョン		ACTION_VERSION	0850	

属性種別	項目	属性名	内容	
拡張属性	固有情報	ジョブグループ名	A0	スケジューラサービス名：/ジョブグループ名
		ルートジョブネット名	A1	ルートジョブネット名
		ネストジョブネット/ジョブ名	A2	ジョブネット名（ネストジョブネットの場合だけ設定）
		実行 ID	A3	実行 ID
		コメント	A6※1	ユニットのコメント（スケジューラデータベースからユニットのコメントを取得できない場合は、値は設定されない）
		リカバリ種別	B0	n：通常 r：リカバリ
		ジョブネット階層数	B1	ルートジョブネットを 0 とした階層数
		ジョブネット登録元ホスト名	B3	JP1/AJS3 - View, または JP1/AJS3 - Web Console から実行登録した場合 接続先 JP1/AJS3 - Manager のホスト名 ajsentry コマンドで実行登録した場合 コマンド投入元のホスト名 リモートジョブネットの実行先の場合 リモートジョブネット定義元のホスト名
		状態	B4	running：実行中
		終了遅延日時	B7	終了遅延日時
		実行先ホスト名	C0	実行先ホスト名
		リトライ実行による開始時刻	E6※2	リトライ実行による開始時刻
		ユニット ID	H2	ユニット ID（10 進数表記）
		ユニット種別	H3	ユニットの種類（ユニット種別をユニット定義ファイルのパラメーターと同じ文字列で表す）

（凡例）

－：該当しない。

注※1

環境設定パラメーターJOBCOMMENTEVENT で、ユニットのコメントを出力する指定をしている場合だけ出力されます。

環境設定パラメーターJOBCOMMENTEVENT の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.4.2(112) JOBCOMMENTEVENT」を参照してください。

注※2

リトライ実行による実行ではない場合、空白で表示されます。

(22) デーモン再起動イベントの属性

デーモン再起動イベントの属性を次の表に示します。

表 A-23 デーモン再起動イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	イベント ID	—	00004130	
	メッセージ	—	KAVS0204-E Scheduler service (スケジューラーサービス名) ended (name: プロセス名, code: 戻り値), but Scheduler service restart. KAVS0204-E スケジューラーサービス (スケジューラーサービス名) が異常終了したため、再起動します (name : プロセス名, code : 戻り値)	
	詳細情報	—	—	
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Error
		ユーザー名	USER_NAME	<ul style="list-style-type: none"> Windows の場合 : JP1/AJS3 サービスのアカウント (デフォルト : SYSTEM) UNIX の場合 : root ただし、環境変数 JP1_USERNAME が設定されている場合はその値
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	SERVICE
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	JP1/AJS2 - Manager Scheduler service
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	SERVICE
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	JP1/AJS2 - Manager Scheduler service
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	スケジューラーサービス名
		事象種別	OCCURRENCE	START
		開始時刻	START_TIME	開始時刻
	終了コード	RESULT_CODE	終了コード	
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合 : NT UNIX の場合 : UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	0600

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	固有情報	プロセス名	D2	停止したデーモン名

(凡例)

－：該当しない。

(23) ジョブネット閉塞イベントの属性

ジョブネット閉塞イベントの属性を次の表に示します。

表 A-24 ジョブネット閉塞イベントの属性

属性種別		項目	属性名	内容
基本属性		イベント ID	－	00004131
		メッセージ	－	KAVS0272-E Jobnet (ジョブネット名: 実行 ID) cannot be executed - error (保守情報) occurred. KAVS0273-E Jobnet (ジョブネット名: 実行 ID) cannot be scheduled - error (保守情報) occurred. KAVS0272-E 続行不可能なエラー (保守情報) が発生したためジョブネット (ジョブネット名: 実行 ID) は実行できません KAVS0273-E 続行不可能なエラー (保守情報) が発生したためジョブネット (ジョブネット名: 実行 ID) の次回実行予定が求められません
		詳細情報	－	－
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Error
		ユーザー名	USER_NAME	ジョブネット登録ユーザ名 (JP1 ユーザー名)
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	JOBNET
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名: /ジョブネット名
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	JOBNET
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名: /ルートジョブネット名
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	スケジューラーサービス名: /ジョブネット名
	事象種別	OCCURRENCE	EXCEPTION	
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合: NT UNIX の場合: UNIX

属性種別	項目	属性名	内容
拡張属性	固有情報	AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION 0600
		ジョブグループ名	A0 スケジューラーサービス名：/ジョブグループ名
		ルートジョブネット名	A1 ルートジョブネット名
		コメント	A6 [*] ユニットのコメント（スケジューラーデータベースからユニットのコメントを取得できない場合は、値は設定されない）
		ジョブネット登録元ホスト名	B3 JP1/AJS3 - View, または JP1/AJS3 - Web Console から実行登録した場合 接続先 JP1/AJS3 - Manager のホスト名 ajsentry コマンドで実行登録した場合 コマンド投入元のホスト名 リモートジョブネットの実行先の場合 リモートジョブネット定義元のホスト名
		閉塞日時	B8 閉塞日時
		保守情報	B9 保守情報

(凡例)

－：該当しない。

注※

環境設定パラメーターNETCOMMENTEVENT で、ユニットのコメントを出力する指定をしている場合だけ出力されます。

環境設定パラメーターNETCOMMENTEVENT の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.4.2(111) NETCOMMENTEVENT」を参照してください。

(24) ジョブネット起動条件監視開始イベントの属性

ジョブネット起動条件監視開始イベントの属性を次の表に示します。

表 A-25 ジョブネット起動条件監視開始イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容
基本属性	イベント ID	－	00004140
	メッセージ	－	KAVS0240-I Monitoring of a jobnet's start conditions started. (name: ジョブネット名: 実行 ID) KAVS0240-I ジョブネット (ジョブネット名: 実行 ID) の起動条件監視を開始します。
	詳細情報	－	VRID STTM PATH NAME RKIND LVL EUSR SCTM EHST SRVID

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	詳細情報	—	<p>詳細情報の記号の意味を次に示します。</p> <p>VRID：プロトコルのバージョン ID</p> <p>STTM：開始時刻</p> <p>PATH：上位ユニット名</p> <p>NAME：ユニット名</p> <p>RKIND：リカバリ種別</p> <p>LVL：レベル</p> <p>EUSR：登録ユーザー名</p> <p>SCTM：実行予定日時</p> <p>EHST：登録ホスト名</p> <p>SRVID：スケジューラーサービス名</p>	
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Information
		ユーザー名	USER_NAME	ジョブネット登録ユーザ名 (JP1 ユーザー名)
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	JOBNET
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名：/ジョブネット名
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	JOBNET
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名：/ルートジョブネット名
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	スケジューラーサービス名：/ジョブネット名
		事象種別	OCCURRENCE	START
		開始時刻	START_TIME	開始時刻
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	0671
		ジョブグループ名	A0	スケジューラーサービス名：/ジョブグループ名
		ルートジョブネット名	A1	ルートジョブネット名
		ネストジョブネット/ジョブ名	A2	ネストジョブネット名 (ネストジョブネットの場合だけ設定)
		実行 ID	A3	実行 ID
		コメント	A6*	ユニットのコメント (スケジューラーデータベースからユニットのコメントを取得できない場合は、値は設定されない)

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	固有情報	リカバリ種別	B0	n：通常 r：リカバリ
		ジョブネット階層数	B1	ルートジョブネットを0とした階層数
		ジョブネット登録元ホスト名	B3	JP1/AJS3 - View, または JP1/AJS3 - Web Console から実行登録した場合 接続先 JP1/AJS3 - Manager のホスト名 ajsentry コマンドで実行登録した場合 コマンド投入元のホスト名 リモートジョブネットの実行先の場合 リモートジョブネット定義元のホスト名
		実行予定日時	B5	実行予定日時

(凡例)

－：該当しない。

注※

環境設定パラメーターNETCOMMENTEVENT で、ユニットのコメントを出力する指定をしている場合だけ出力されます。

環境設定パラメーターNETCOMMENTEVENT の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.4.2(111) NETCOMMENTEVENT」を参照してください。

(25) ジョブネット起動条件監視終了イベントの属性

ジョブネット起動条件監視終了イベントの属性を次の表に示します。

表 A-26 ジョブネット起動条件監視終了イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容
基本属性	イベント ID	－	00004141
	メッセージ	－	KAVS0241-I Monitoring of a jobnet's start conditions ended. (name: ジョブネット名: 実行 ID, status: 状態) KAVS0241-I ジョブネット (ジョブネット名: 実行 ID) の起動条件監視が終了しました (status: 状態)
	詳細情報	－	VRID STTM PATH NAME RKIND LVL EUSR EDTM EHST SRVID 詳細情報の記号の意味を次に示します。 VRID：プロトコルのバージョン ID STTM：開始時刻 PATH：上位ユニット名 NAME：ユニット名 RKIND：リカバリ種別

属性種別		項目	属性名	内容
基本属性		詳細情報	—	LVL：レベル EUSR：登録ユーザー名 EDTM：終了時刻 EHST：登録ホスト名 SRVID：スケジューラーサービス名
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Information
		ユーザー名	USER_NAME	ジョブネット登録ユーザ名 (JP1 ユーザー名)
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	JOBNET
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名：/ジョブネット名
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	JOBNET
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名：/ルートジョブネット名
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	スケジューラーサービス名：/ジョブネット名
		事象種別	OCCURRENCE	END
		開始時刻	START_TIME	開始時刻
		終了時刻	END_TIME	終了時刻
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	0671
		ジョブグループ名	A0	スケジューラーサービス名：/ジョブグループ名
		ルートジョブネット名	A1	ルートジョブネット名
		ネストジョブネット/ジョブ名	A2	ネストジョブネット名 (ネストジョブネットの場合だけ設定)
		実行 ID	A3	実行 ID
		コメント	A6*	ユニットのコメント (スケジューラーデータベースからユニットのコメントを取得できない場合は、値は設定されない)
		リカバリ種別	B0	n：通常 r：リカバリ
ジョブネット階層数	B1	ルートジョブネットを 0 とした階層数		

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	固有情報	ジョブネット登録元ホスト名	B3	JP1/AJS3 - View, または JP1/AJS3 - Web Console から実行登録した場合 接続先 JP1/AJS3 - Manager のホスト名 ajsentry コマンドで実行登録した場合 コマンド投入元のホスト名 リモートジョブネットの実行先の場合 リモートジョブネット定義元のホスト名
		状態	B4	u : 監視未起動終了 c : 監視打ち切り終了 i : 監視中断 n : 監視正常終了

(凡例)

— : 該当しない。

注※

環境設定パラメーターNETCOMMENTEVENT で、ユニットのコメントを出力する指定をしている場合だけ出力されます。

環境設定パラメーターNETCOMMENTEVENT の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.4.2(111) NETCOMMENTEVENT」を参照してください。

(26) ジョブネット繰り越し未実行イベントの属性

ジョブネット繰り越し未実行イベントの属性を次の表に示します。

表 A-27 ジョブネット繰り越し未実行イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容
基本属性	イベント ID	—	00004142
	メッセージ	—	KAVS0279-E Jobnet ended with execution-deferred status. (name: ジョブネット名: 実行 ID) KAVS0279-E ジョブネット (ジョブネット名: 実行 ID) が繰り越し未実行になりました。
	詳細情報	—	VRID STTM PATH NAME RKIND LVL EUSR EDTM EHST SRVID 詳細情報の記号の意味を次に示します。 VRID : プロトコルのバージョン ID STTM : 開始時刻 PATH : 上位ユニット名 NAME : ユニット名 RKIND : リカバリ種別 LVL : レベル EUSR : 登録ユーザー名

属性種別	項目	属性名	内容
基本属性	詳細情報	—	EDTM：終了時刻 EHST：登録ホスト名 SRVID：スケジューラーサービス名
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY Error
		ユーザー名	USER_NAME ジョブネット登録ユーザ名 (JP1 ユーザー名)
		プロダクト名	PRODUCT_NAME /HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE JOBNET
		オブジェクト名	OBJECT_NAME スケジューラーサービス名：/ジョブネット名
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE JOBNET
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME スケジューラーサービス名：/ルートジョブネット名
		オブジェクト ID	OBJECT_ID スケジューラーサービス名：/ジョブネット名
		事象種別	OCCURRENCE END
		開始時刻	START_TIME 開始時刻
		終了時刻	END_TIME 終了時刻
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION 0671
		ジョブグループ名	A0 スケジューラーサービス名：/ジョブグループ名
		ルートジョブネット名	A1 ルートジョブネット名
		ネストジョブネット/ジョブ名	A2 ネストジョブネット名 (ネストジョブネットの場合だけ設定)
		実行 ID	A3 実行 ID
		コメント	A6* ユニットのコメント (スケジューラーデータベースからユニットのコメントを取得できない場合は、値は設定されない)
		リカバリ種別	B0 n：通常 r：リカバリ
ジョブネット階層数	B1 ルートジョブネットを 0 とした階層数		

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	固有情報	ジョブネット登録元ホスト名	B3	JP1/AJS3 - View, または JP1/AJS3 - Web Console から実行登録した場合 接続先 JP1/AJS3 - Manager のホスト名 ajsentry コマンドで実行登録した場合 コマンド投入元のホスト名 リモートジョブネットの実行先の場合 リモートジョブネット定義元のホスト名

(凡例)

－：該当しない。

注※

環境設定パラメーターNETCOMMENTEVENT で、ユニットのコメントを出力する指定をしている場合だけ出力されます。

環境設定パラメーターNETCOMMENTEVENT の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.4.2(111) NETCOMMENTEVENT」を参照してください。

(27) 接続先のジョブネット未登録イベントの属性

接続先のジョブネット未登録イベントの属性を次の表に示します。

表 A-28 接続先のジョブネット未登録イベントの属性

属性種別		項目	属性名	内容
基本属性		イベント ID	－	00004143
		メッセージ	－	KAVS0243-E Cannot terminate the jobnet(ジョブネットコネクタ名:実行 ID) - jobnet for the connection destination is not registered. KAVS0243-E 接続先のジョブネットが実行登録されていないためジョブネットコネクタ (ジョブネットコネクタ名:実行 ID) を終了できません。
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Error
		ユーザー名	USER_NAME	ジョブネット登録ユーザ名 (JP1 ユーザー名)
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	JOBNET
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名:/ジョブネットコネクタ名
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	JOBNET
	登録名	ROOT_OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名:/ルートジョブネット名	

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	共通情報	オブジェクト ID	OBJECT_ID	スケジューラーサービス名：/ジョブネットコネクタ名
		事象種別	OCCURRENCE	EXCEPTION
		開始時刻	START_TIME	開始時刻
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	0810
		ジョブグループ名	A0	スケジューラーサービス名：/ジョブグループ名
		ルートジョブネット名	A1	ルートジョブネット名
		ネストジョブネット/ ジョブ名	A2	ジョブネットコネクタ名
		実行 ID	A3	実行 ID
		コメント	A6*	ユニットのコメント（スケジューラーデータベースからユニットのコメントを取得できない場合は、値は設定されない）
		ジョブネット階層数	B1	ルートジョブネットを 0 とした階層数
		ジョブネット登録元 ホスト名	B3	ジョブネット登録元ホスト名
		ユニット ID	H2	ユニット ID（10 進数表記）
ユニット種別	H3	nc		

(凡例)

－：該当しない。

注※

環境設定パラメーターNETCOMMENTEVENT で、ユニットのコメントを出力する指定をしている場合だけ出力されます。

環境設定パラメーターNETCOMMENTEVENT の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.4.2(111) NETCOMMENTEVENT」を参照してください。

(28) ジョブネットコネクタ未登録イベントの属性

ジョブネットコネクタ未登録イベントの属性を次の表に示します。

表 A-29 ジョブネットコネクタ未登録イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容
基本属性	イベント ID	－	00004144

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	メッセージ	—	KAVS0244-E Cannot start the jobnet for the connection destination(ジョブネット名:実行 ID) - jobnet connector is not registered. KAVS0244-E ジョブネットコネクタが実行登録されていないため接続先のジョブネット (ジョブネット名:実行 ID) の実行を開始できません。	
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Error
		ユーザー名	USER_NAME	ジョブネット登録ユーザ名 (JP1 ユーザー名)
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	JOBNET
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名:/ジョブネット名
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	JOBNET
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名:/ルートジョブネット名
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	スケジューラーサービス名:/ジョブネット名
		事象種別	OCCURRENCE	EXCEPTION
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合: NT UNIX の場合: UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	0810
		ジョブグループ名	A0	スケジューラーサービス名:/ジョブグループ名
		ルートジョブネット名	A1	ルートジョブネット名
		実行 ID	A3	実行 ID
		コメント	A6*	ユニットのコメント (スケジューラーデータベースからユニットのコメントを取得できない場合は、値は設定されない)
		ジョブネット登録元ホスト名	B3	ジョブネット登録元ホスト名
		実行予定日時	B5	実行予定日時
		ユニット ID	H2	ユニット ID (10 進数表記)
		ユニット種別	H3	n

(凡例)

— : 該当しない。

注※

環境設定パラメーターNETCOMMENTEVENT で、ユニットのコメントを出力する指定をしている場合だけ出力されます。

環境設定パラメーターNETCOMMENTEVENT の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.4.2(111) NETCOMMENTEVENT」を参照してください。

(29) 起動条件監視終了待ちイベントの属性

起動条件監視終了待ちイベントの属性を次の表に示します。

表 A-30 起動条件監視終了待ちイベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	イベント ID	—	00004145	
	メッセージ	—	KAVS1420-I A jobnet with a preset start condition (name:ジョブネット名:実行 ID) will wait for the termination of its monitoring status generation(監視中世代の実行 ID). KAVS1420-I 起動条件付きジョブネット (ジョブネット名:実行 ID) は監視中の世代(監視中世代の実行 ID)の終了を待ちます	
	詳細情報	—	—	
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Notice
		ユーザー名	USER_NAME	ジョブネット登録ユーザ名 (JP1 ユーザー名)
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	JOBNET
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名:/ジョブネット名
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	JOBNET
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名:/ルートジョブネット名
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	スケジューラーサービス名:/ジョブネット名
		事象種別	OCCURRENCE	EXCEPTION
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合: NT UNIX の場合: UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	0900
		ジョブグループ名	A0	スケジューラーサービス名:/ジョブグループ名

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	固有情報	ルートジョブネット名	A1	ルートジョブネット名
		ネストジョブネット/ジョブ名	A2	ネストジョブネット名（ネストジョブネットの場合だけ設定）
		実行 ID	A3	実行 ID
		監視中世代の実行 ID	A5	監視中の世代の実行 ID
		コメント	A6*	ユニットのコメント（スケジューラーデータベースからユニットのコメントを取得できない場合は、値は設定されない）
		ジョブネット登録元ホスト名	B3	JP1/AJS3 - View, または JP1/AJS3 - Web Console から実行登録した場合 接続先 JP1/AJS3 - Manager のホスト名 ajsentry コマンドで実行登録した場合 コマンド投入元のホスト名 リモートジョブネットの実行先の場合 リモートジョブネット定義元のホスト名
		実行予定日時	B5	実行予定日時
		ユニット ID	H2	ユニット ID（10 進数表記）
		ユニット種別	H3	ユニットの種類（ユニット種別をユニット定義ファイルのパラメーターと同じ文字列で表す）

（凡例）

－：該当しない。

注※

環境設定パラメーターNETCOMMENTEVENT で、ユニットのコメントを出力する指定をしている場合だけ出力されます。

環境設定パラメーターNETCOMMENTEVENT の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.4.2(111) NETCOMMENTEVENT」を参照してください。

(30) ジョブネット待ち合わせ開始イベントの属性

ジョブネット待ち合わせ開始イベントの属性を次の表に示します。

表 A-31 ジョブネット待ち合わせ開始イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容
基本属性	イベント ID	－	00004146

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	メッセージ	—	KAVS4950-I The wait for the end of the preceding jobnet (name: ユニット完全名:実行 ID) has begun. KAVS4950-I ジョブネット(ユニット完全名:実行 ID)の待ち合わせを開始します	
	詳細情報	—	—	
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Information
		ユーザー名	USER_NAME	ジョブネット登録ユーザ名 (JP1 ユーザー名)
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	JOBNET
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名:/ネストジョブネット名またはジョブネットコネクタ名
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	JOBNET
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名:/ルートジョブネット名
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	スケジューラーサービス名:/ネストジョブネット名またはジョブネットコネクタ名
		事象種別	OCCURRENCE	START
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合: NT UNIX の場合: UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	0950
		ジョブグループ名	A0	スケジューラーサービス名:/ジョブグループ名
		ルートジョブネット名	A1	ルートジョブネット名
		ネストジョブネット/ジョブ名	A2	ネストジョブネット名またはジョブネットコネクタ名 (ネストジョブネットまたはジョブネットコネクタの場合だけ設定)
		実行 ID	A3	実行 ID
		コメント	A6*	ユニットのコメント (スケジューラーデータベースからユニットのコメントを取得できない場合は、値は設定されない)
		リカバリ種別	B0	n: 通常 r: リカバリ
		ジョブネット階層数	B1	ルートジョブネットを 0 とした階層数

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	固有情報	ジョブネット登録元ホスト名	B3	JP1/AJS3 - View, または JP1/AJS3 - Web Console から実行登録した場合 接続先 JP1/AJS3 - Manager のホスト名 ajsentry コマンドで実行登録した場合 コマンドを実行したホスト名
		実行予定日時	B5	実行予定日時 ただし、ジョブネットコネクタの場合は項目自体が設定されない。また、環境設定パラメーターPREWAITNOSCHUNITに「yes」を指定し、実行予定のないユニットで待ち合わせを行った場合は値に空文字が設定される。
		ユニット ID	H2	ユニット ID (10 進数表記)
		ユニット種別	H3	ユニットの種類 (ユニット種別をユニット定義ファイルのパラメーターと同じ文字列で表す)

(凡例)

— : 該当しない。

注※

環境設定パラメーターNETCOMMENTEVENT で、ユニットのコメントを出力する指定をしている場合だけ出力されます。

環境設定パラメーターNETCOMMENTEVENT の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.4.2(111) NETCOMMENTEVENT」を参照してください。

(31) ジョブネット待ち合わせ終了イベントの属性

ジョブネット待ち合わせ終了イベントの属性を次の表に示します。

表 A-32 ジョブネット待ち合わせ終了イベントの属性

属性種別		項目	属性名	内容
基本属性		イベント ID	—	00004147
		メッセージ	—	KAVS4955-I The wait conditions for the jobnet (name: ユニット完全名:実行 ID) were approved. (approval factor: 成立要因) KAVS4955-I ジョブネット(ユニット完全名:実行 ID)の待ち合わせ条件が成立しました(成立要因:成立要因)
		詳細情報	—	—
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Information
		ユーザー名	USER_NAME	ジョブネット登録ユーザ名 (JP1 ユーザー名)
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	共通情報	オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	JOBNET
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名：/ネストジョブネット名またはジョブネットコネクタ名
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	JOBNET
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名：/ルートジョブネット名
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	スケジューラーサービス名：/ネストジョブネット名またはジョブネットコネクタ名
		事象種別	OCCURRENCE	END
固有情報	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	0950
		ジョブグループ名	A0	スケジューラーサービス名：/ジョブグループ名
		ルートジョブネット名	A1	ルートジョブネット名
		ネストジョブネット/ジョブ名	A2	ネストジョブネット名またはジョブネットコネクタ名（ネストジョブネットまたはジョブネットコネクタの場合だけ設定）
		実行 ID	A3	実行 ID
		コメント	A6*	ユニットのコメント（スケジューラーデータベースからユニットのコメントを取得できない場合は、値は設定されない）
		リカバリ種別	B0	n：通常 r：リカバリ
		ジョブネット階層数	B1	ルートジョブネットを 0 とした階層数
		ジョブネット登録元ホスト名	B3	JP1/AJS3 - View, または JP1/AJS3 - Web Console から実行登録した場合 接続先 JP1/AJS3 - Manager のホスト名 ajsentry コマンドで実行登録した場合 コマンドを実行したホスト名
		ユニット ID	H2	ユニット ID（10 進数表記）
		ユニット種別	H3	ユニットの種類（ユニット種別をユニット定義ファイルのパラメーターと同じ文字列で表す）

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	固有情報	成立要因	I0	待ち合わせ条件が成立した要因の番号

(凡例)

－：該当しない。

注※

環境設定パラメーターNETCOMMENTEVENT で、ユニットのコメントを出力する指定をしている場合だけ出力されます。

環境設定パラメーターNETCOMMENTEVENT の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.4.2(111) NETCOMMENTEVENT」を参照してください。

(32) ジョブネット待ち合わせ滞留イベントの属性

ジョブネット待ち合わせ滞留イベントの属性を次の表に示します。

表 A-33 ジョブネット待ち合わせ滞留イベントの属性

属性種別		項目	属性名	内容
基本属性		イベント ID	－	00004148
		メッセージ	－	KAVS4957-E A jobnet (name: ユニット完全名:実行 ID) cannot finish waiting because the unit whose end was to be waited for (name: ユニット完全名:実行 ID) is in a state for which waiting is not possible. (cause number: 要因番号) KAVS4957-E 待ち合わせ対象ユニット(ユニット完全名:実行 ID)が、待ち合わせができない状態であるため、ジョブネット(ユニット完全名:実行 ID)の待ち合わせが完了できません(要因番号:要因番号)
		詳細情報	－	－
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Error
		ユーザー名	USER_NAME	ジョブネット登録ユーザ名 (JP1 ユーザー名)
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	JOBNET
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名：/ネストジョブネット名またはジョブネットコネクタ名
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	JOBNET
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名：/ルートジョブネット名

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	共通情報	オブジェクト ID	OBJECT_ID	スケジューラサービス名：/ネストジョブネット名またはジョブネットコネクタ名
		事象種別	OCCURRENCE	EXCEPTION
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	0950
		ジョブグループ名	A0	スケジューラサービス名：/ジョブグループ名
		ルートジョブネット名	A1	ルートジョブネット名
		ネストジョブネット/ジョブ名	A2	ネストジョブネット名またはジョブネットコネクタ名（ネストジョブネットまたはジョブネットコネクタの場合だけ設定）
		実行 ID	A3	実行 ID
		コメント	A6*1	ユニットのコメント（スケジューラデータベースからユニットのコメントを取得できない場合は、値は設定されない）
		リカバリ種別	B0	n：通常 r：リカバリ
		ジョブネット階層数	B1	ルートジョブネットを 0 とした階層数
		ジョブネット登録元ホスト名	B3	JP1/AJS3 - View, または JP1/AJS3 - Web Console から実行登録した場合 接続先 JP1/AJS3 - Manager のホスト名 ajsentry コマンドで実行登録した場合 コマンドを実行したホスト名
		実行予定日時	B5	実行予定日時 ただし、ジョブネットコネクタの場合は項目自体が設定されない。また、環境設定パラメーターPREWAITNOSCHUNITS に「yes」を指定し、実行予定のないユニットで待ち合わせを行った場合は値に空文字が設定される。
		ユニット ID	H2	ユニット ID（10 進数表記）
		ユニット種別	H3	ユニットの種類（ユニット種別をユニット定義ファイルのパラメーターと同じ文字列で表す）
		待ち合わせ対象ユニット名	I1	待ち合わせ対象ユニット名*2
		待ち合わせ対象ユニットの実行 ID	I2	待ち合わせ対象ユニットの実行 ID*2, *3

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	固有情報	要因番号	I3	要因番号

(凡例)

－：該当しない。

注※1

環境設定パラメーターNETCOMMENTEVENT で、ユニットのコメントを出力する指定をしている場合だけ出力されます。

環境設定パラメーターNETCOMMENTEVENT の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.4.2(111) NETCOMMENTEVENT」を参照してください。

注※2

算出できない場合は、「***」が設定されます。

注※3

起動条件を使用するユニットを待ち合わせ対象ユニットに指定している場合、監視世代の実行 ID が設定されます。

(33) ジョブネット待ち合わせ回復イベントの属性

ジョブネット待ち合わせ回復イベントの属性を次の表に示します。

表 A-34 ジョブネット待ち合わせ回復イベントの属性

属性種別		項目	属性名	内容
基本属性		イベント ID	－	00004149
		メッセージ	－	KAVS4958-I The jobnet (name: ユニット完全名:実行 ID) is now able to wait for the end of the unit (name: 待ち合わせ対象ユニット名:実行 ID). KAVS4958-I ジョブネット(ユニット完全名:実行 ID)は、待ち合わせ対象ユニット(待ち合わせ対象ユニット名:実行 ID)と待ち合わせが可能になりました
		詳細情報	－	－
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Notice
		ユーザー名	USER_NAME	ジョブネット登録ユーザ名 (JP1 ユーザー名)
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	JOBNET
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名：/ジョブネット名またはジョブネットコネクタ名

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	共通情報	登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	JOBNET
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名：/ルートジョブネット名
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	スケジューラーサービス名：/ジョブネット名またはジョブネットコネクタ名
		事象種別	OCCURRENCE	EXCEPTION
固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX	
	AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	0950	
	ジョブグループ名	A0	スケジューラーサービス名：/ジョブグループ名	
	ルートジョブネット名	A1	ルートジョブネット名	
	ネストジョブネット/ジョブ名	A2	ネストジョブネット名（ネストジョブネットの場合だけ設定）	
	実行 ID	A3	実行 ID	
	コメント	A6※1	ユニットのコメント（スケジューラーデータベースからユニットのコメントを取得できない場合は、値は設定されない）	
	リカバリ種別	B0	n：通常 r：リカバリ	
	ジョブネット階層数	B1	ルートジョブネットを 0 とした階層数	
	ジョブネット登録元ホスト名	B3	JP1/AJS3 - View, または JP1/AJS3 - Web Console から実行登録した場合 接続先 JP1/AJS3 - Manager のホスト名 ajsentry コマンドで実行登録した場合 コマンドを実行したホスト名	
	実行予定日時	B5	実行予定日時 ただし、ジョブネットコネクタの場合は項目自体が設定されない。また、環境設定パラメーターPREWAITNOSCHUNITSに「yes」を指定し、実行予定のないユニットで待ち合わせを行った場合は値に空文字が設定される。	
	ユニット ID	H2	ユニット ID（10 進数表記）	
	ユニット種別	H3	ユニットの種類（ユニット種別をユニット定義ファイルのパラメーターと同じ文字列で表す）	

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	固有情報	待ち合わせ対象ユニット名	I1	待ち合わせ対象ユニット名
		待ち合わせ対象ユニットの実行 ID	I2	待ち合わせ対象ユニットの実行 ID※2

(凡例)

－：該当しない。

注※1

環境設定パラメーターNETCOMMENTEVENT で、ユニットのコメントを出力する指定をしている場合だけ出力されます。

環境設定パラメーターNETCOMMENTEVENT の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.4.2(111) NETCOMMENTEVENT」を参照してください。

注※2

起動条件を使用するユニットを待ち合わせ対象ユニットに指定している場合、監視世代の実行 ID が設定されます。

(34) ジョブ待ち合わせ開始イベントの属性

ジョブ待ち合わせ開始イベントの属性を次の表に示します。

表 A-35 ジョブ待ち合わせ開始イベントの属性

属性種別		項目	属性名	内容
基本属性		イベント ID	－	0000414A
		メッセージ	－	KAVS4951-I The wait for the end of the preceding job (name: ユニット完全名:実行 ID) has begun. KAVS4951-I ジョブ(ユニット完全名:実行 ID)の待ち合わせを開始します
		詳細情報	－	－
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Information
		ユーザー名	USER_NAME	ジョブネット登録ユーザ名 (JP1 ユーザー名)
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	JOB
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名：/ジョブネット名/ジョブ名
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	JOBNET

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	共通情報	登録名	ROOT_OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名：/ルートジョブネット名
		オブジェクトID	OBJECT_ID	スケジューラーサービス名：/ジョブネット名/ジョブ名
		事象種別	OCCURRENCE	START
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	0950
		ジョブグループ名	A0	スケジューラーサービス名：/ジョブグループ名
		ルートジョブネット名	A1	ルートジョブネット名
		ネストジョブネット/ジョブ名	A2	ネストジョブネット名（ネストジョブネットの場合だけ設定）
		実行ID	A3	実行ID
		コメント	A6*	ユニットのコメント（スケジューラーデータベースからユニットのコメントを取得できない場合は、値は設定されない）
		リカバリ種別	B0	n：通常 r：リカバリ
		ジョブネット階層数	B1	ルートジョブネットを0とした階層数
		ジョブネット登録元ホスト名	B3	JP1/AJS3 - View, または JP1/AJS3 - Web Console から実行登録した場合 接続先 JP1/AJS3 - Manager のホスト名 ajsentry コマンドで実行登録した場合 コマンドを実行したホスト名
		ユニットID	H2	ユニットID（10進数表記）
		ユニット種別	H3	ユニットの種類（ユニット種別をユニット定義ファイルのパラメーターと同じ文字列で表す）

（凡例）

－：該当しない。

注※

環境設定パラメーターJOBCOMMENTEVENT で、ユニットのコメントを出力する指定をしている場合だけ出力されます。

環境設定パラメーターJOBCOMMENTEVENT の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.4.2(112) JOBCOMMENTEVENT」を参照してください。

(35) ジョブ待ち合わせ終了イベントの属性

ジョブ待ち合わせ終了イベントの属性を次の表に示します。

表 A-36 ジョブ待ち合わせ終了イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	イベント ID	—	0000414B	
	メッセージ	—	KAVS4956-I The wait conditions for the job (name: ユニット完全名:実行 ID) were approved. (approval factor: 成立要因) KAVS4956-I ジョブ(ユニット完全名:実行 ID)の待ち合わせ条件が成立しました(成立要因:成立要因)	
	詳細情報	—	—	
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Information
		ユーザー名	USER_NAME	ジョブネット登録ユーザ名 (JP1 ユーザー名)
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	JOB
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名：/ジョブネット名/ジョブ名
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	JOBNET
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名：/ルートジョブネット名
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	スケジューラーサービス名：/ジョブネット名/ジョブ名
		事象種別	OCCURRENCE	END
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	0950
		ジョブグループ名	A0	スケジューラーサービス名：/ジョブグループ名
		ルートジョブネット名	A1	ルートジョブネット名
		ネストジョブネット/ジョブ名	A2	ネストジョブネット名 (ネストジョブネットの場合だけ設定)
		実行 ID	A3	実行 ID
コメント		A6*	ユニットのコメント (スケジューラーデータベースからユニットのコメントを取得できない場合は、値は設定されない)	

属性種別	項目	属性名	内容
拡張属性	固有情報	リカバリ種別	B0 n：通常 r：リカバリ
		ジョブネット階層数	B1 ルートジョブネットを0とした階層数
		ジョブネット登録元ホスト名	B3 JP1/AJS3 - View, または JP1/AJS3 - Web Console から実行登録した場合 接続先 JP1/AJS3 - Manager のホスト名 ajsentry コマンドで実行登録した場合 コマンドを実行したホスト名
		ユニット ID	H2 ユニット ID (10 進数表記)
		ユニット種別	H3 ユニットの種類 (ユニット種別をユニット定義ファイルのパラメーターと同じ文字列で表す)
		成立要因	I0 待ち合わせ条件が成立した要因の番号

(凡例)

－：該当しない。

注※

環境設定パラメーターJOBCOMMENTEVENT で、ユニットのコメントを出力する指定をしている場合だけ出力されます。

環境設定パラメーターJOBCOMMENTEVENT の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.4.2(112) JOBCOMMENTEVENT」を参照してください。

(36) ジョブ待ち合わせ滞留イベントの属性

ジョブ待ち合わせ滞留イベントの属性を次の表に示します。

表 A-37 ジョブ待ち合わせ滞留イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容
基本属性	イベント ID	－	0000414C
	メッセージ	－	KAVS4971-E A job (name: ユニット完全名:実行 ID) cannot finish waiting because the unit whose end is to be waited for (name: ユニット完全名:実行 ID) is in a state for which waiting is not possible. (cause number: 要因番号) KAVS4971-E 待ち合わせ対象ユニット(ユニット完全名:実行 ID)が、待ち合わせができない状態であるため、ジョブ(ユニット完全名:実行 ID)の待ち合わせが完了できません(要因番号:要因番号)
	詳細情報	－	－

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Error
		ユーザー名	USER_NAME	ジョブネット登録ユーザ名 (JP1 ユーザー名)
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	JOB
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名：/ジョブネット名/ジョブ名
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	JOBNET
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名：/ルートジョブネット名
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	スケジューラーサービス名：/ジョブネット名/ジョブ名
		事象種別	OCCURRENCE	EXCEPTION
固有情報	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	0950
		ジョブグループ名	A0	スケジューラーサービス名：/ジョブグループ名
		ルートジョブネット名	A1	ルートジョブネット名
		ネストジョブネット/ジョブ名	A2	ネストジョブネット名 (ネストジョブネットの場合だけ設定)
		実行 ID	A3	実行 ID
		コメント	A6*1	ユニットのコメント (スケジューラーデータベースからユニットのコメントを取得できない場合は、値は設定されない)
		リカバリ種別	B0	n：通常 r：リカバリ
		ジョブネット階層数	B1	ルートジョブネットを 0 とした階層数
		ジョブネット登録元ホスト名	B3	JP1/AJS3 - View, または JP1/AJS3 - Web Console から実行登録した場合 接続先 JP1/AJS3 - Manager のホスト名 ajsentry コマンドで実行登録した場合 コマンドを実行したホスト名
		ユニット ID	H2	ユニット ID (10 進数表記)

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	固有情報	ユニット種別	H3	ユニットの種類（ユニット種別をユニット定義ファイルのパラメーターと同じ文字列で表す）
		待ち合わせ対象ユニット名	I1	待ち合わせ対象ユニット名 ^{※2}
		待ち合わせ対象ユニットの実行 ID	I2	待ち合わせ対象ユニットの実行 ID ^{※2, ※3}
		要因番号	I3	要因番号

(凡例)

－：該当しない。

注※1

環境設定パラメーターJOBCOMMENTEVENT で、ユニットのコメントを出力する指定をしている場合だけ出力されます。

環境設定パラメーターJOBCOMMENTEVENT の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.4.2(112) JOBCOMMENTEVENT」を参照してください。

注※2

算出できない場合は、「***」が設定されます。

注※3

起動条件を使用するユニットを待ち合わせ対象ユニットに指定している場合、監視世代の実行 ID が設定されます。

(37) ジョブ待ち合わせ回復イベントの属性

ジョブ待ち合わせ回復イベントの属性を次の表に示します。

表 A-38 ジョブ待ち合わせ回復イベントの属性

属性種別		項目	属性名	内容
基本属性		イベント ID	－	0000414D
		メッセージ	－	KAVS4973-I A job (name: ユニット完全名:実行 ID) is now able to wait for the end of a unit (name: 待ち合わせ対象ユニット名:実行 ID). KAVS4973-I ジョブ(ユニット完全名:実行 ID)は、待ち合わせ対象ユニット(待ち合わせ対象ユニット名:実行 ID)と待ち合わせが可能になりました
		詳細情報	－	－
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Notice
		ユーザー名	USER_NAME	ジョブネット登録ユーザ名 (JP1 ユーザー名)

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	共通情報	プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	JOB
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名：/ジョブネット名/ジョブ名
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	JOBNET
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名：/ルートジョブネット名
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	スケジューラーサービス名：/ジョブネット名/ジョブ名
		事象種別	OCCURRENCE	EXCEPTION
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	0950
		ジョブグループ名	A0	スケジューラーサービス名：/ジョブグループ名
		ルートジョブネット名	A1	ルートジョブネット名
		ネストジョブネット/ジョブ名	A2	ネストジョブネット名（ネストジョブネットの場合だけ設定）
		実行 ID	A3	実行 ID
		コメント	A6※1	ユニットのコメント（スケジューラーデータベースからユニットのコメントを取得できない場合は、値は設定されない）
		リカバリ種別	B0	n：通常 r：リカバリ
		ジョブネット階層数	B1	ルートジョブネットを 0 とした階層数
		ジョブネット登録元ホスト名	B3	JP1/AJS3 - View, または JP1/AJS3 - Web Console から実行登録した場合 接続先 JP1/AJS3 - Manager のホスト名 ajsentry コマンドで実行登録した場合 コマンドを実行したホスト名
		ユニット ID	H2	ユニット ID（10 進数表記）
		ユニット種別	H3	ユニットの種類（ユニット種別をユニット定義ファイルのパラメーターと同じ文字列で表す）
待ち合わせ対象ユニット名	I1	待ち合わせ対象ユニット名		

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	固有情報	待ち合わせ対象ユニットの実行 ID	I2	待ち合わせ対象ユニットの実行 ID※2

(凡例)

－：該当しない。

注※1

環境設定パラメーターJOBCOMMENTEVENT で、ユニットのコメントを出力する指定をしている場合だけ出力されます。

環境設定パラメーターJOBCOMMENTEVENT の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.4.2(112) JOBCOMMENTEVENT」を参照してください。

注※2

起動条件を使用するユニットを待ち合わせ対象ユニットに指定している場合、監視世代の実行 ID が設定されます。

(38) 待ち合わせ閉塞イベントの属性

待ち合わせ閉塞イベントの属性を次の表に示します。

表 A-39 待ち合わせ閉塞イベントの属性

属性種別		項目	属性名	内容
基本属性		イベント ID	－	0000414E
		メッセージ	－	KAVS4962-E Waiting related to a unit (name: ユニット完全名:実行 ID) was blocked because an error occurred. (cause number: 要因番号) : 保守情報 1 保守情報 2 保守情報 3 保守情報 4 KAVS4962-E エラーが発生したため、ユニット(ユニット完全名:実行 ID)に関する待ち合わせが閉塞しました (要因番号:要因番号) : 保守情報 1 保守情報 2 保守情報 3 保守情報 4
		詳細情報	－	－
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Error
		ユーザー名	USER_NAME	<ul style="list-style-type: none"> Windows の場合：JP1/AJS3 サービスのアカウント (デフォルト：SYSTEM) UNIX の場合：root ただし、環境変数JP1_USERNAME が設定されている場合はその値
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	SERVICE

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	共通情報	オブジェクト名	OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名：/メッセージ中のユニット名
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	SERVICE
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	SERVICE
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	スケジューラーサービス名：/メッセージ中のユニット名
		事象種別	OCCURRENCE	EXCEPTION
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	0950
		要因番号	I3	要因番号

(凡例)

－：該当しない。

(39) スケジューラーデータベース再編成開始イベントの属性

スケジューラーデータベース再編成開始イベントの属性を次の表に示します。

表 A-40 スケジューラーデータベース再編成開始イベントの属性

属性種別		項目	属性名	内容
基本属性		イベント ID	－	00004150
		メッセージ	－	KAVS1500-I Database condensing of the scheduler service (サービス名) started. 開始日時. KAVS1500-I スケジューラーサービス (サービス名) のデータベース再編成を開始しました 開始日時
		詳細情報	－	VRID STTM CODIR SRVID 詳細情報の記号の意味を次に示します。 VRID：プロトコルのバージョン ID STTM：開始時刻 CODIR：ユニット情報定義ディレクトリ名 SRVID：スケジューラーサービス名
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Information
		ユーザー名	USER_NAME	root
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2

属性種別	項目	属性名	内容
拡張属性	共通情報	オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE SERVICE
		オブジェクト名	OBJECT_NAME JP1/AJS2 - Manager ISAM Condense
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE SERVICE
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME SERVICE
		オブジェクト ID	OBJECT_ID JP1/AJS2 - Manager ISAM Condense
		事象種別	OCCURRENCE START
		開始時刻	START_TIME 開始時刻
固有情報	プラットフォーム	PLATFORM Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX	
	AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION 0671	

(凡例)

－：該当しない。

(40) スケジューラーデータベース再編成正常終了イベントの属性

スケジューラーデータベース再編成正常終了イベントの属性を次の表に示します。

表 A-41 スケジューラーデータベース再編成正常終了イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容
基本属性	イベント ID	－	00004151
	メッセージ	－	KAVS1501-I Database condensing of the scheduler service (サービス名) ended normally. 開始日時 - 終了日時 (所要時間) KAVS1501-I スケジューラーサービス (サービス名) のデータベース再編成が正常終了しました 開始日時 - 終了時間 (所要時間)
	詳細情報	－	VRID STTM EDTM CODIR SRVID RTN 詳細情報の記号の意味を次に示します。 VRID：プロトコルのバージョン ID STTM：開始時刻 EDTM：終了時刻 CODIR：ユニット情報定義ディレクトリ名 SRVID：スケジューラーサービス名 RTN：戻り値

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Information
		ユーザー名	USER_NAME	root
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	SERVICE
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	JP1/AJS2 - Manager ISAM Condense
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	SERVICE
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	SERVICE
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	JP1/AJS2 - Manager ISAM Condense
		事象種別	OCCURRENCE	END
		開始時刻	START_TIME	開始時刻
	終了時刻	END_TIME	終了時刻	
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	0671
所要時間		FO	所要時間 (秒)	

(凡例)

－：該当しない。

(41) スケジューラーデータベース再編成異常終了イベントの属性

スケジューラーデータベース再編成異常終了イベントの属性を次の表に示します。

表 A-42 スケジューラーデータベース再編成異常終了イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容
基本属性	イベント ID	－	00004152
	メッセージ	－	KAVS1502-E Database condensing of the scheduler service (サービス名) ended abnormally. 開始日時 - 終了日時 (所要時間) KAVS1502-E スケジューラーサービス (サービス名) のデータベース再編成が異常終了しました 開始日時 - 終了時間 (所要時間)
	詳細情報	－	VRID EDTM CODIR SRVID RTN

属性種別	項目	属性名	内容
基本属性	詳細情報	—	<p>詳細情報の記号の意味を次に示します。</p> <p>VRID：プロトコルのバージョン ID</p> <p>EDTM：終了時刻</p> <p>CODIR：ユニット情報定義ディレクトリ名</p> <p>SRVID：スケジューラーサービス名</p> <p>RTN：戻り値</p>
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY Error
		ユーザー名	USER_NAME root
		プロダクト名	PRODUCT_NAME /HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE SERVICE
		オブジェクト名	OBJECT_NAME JP1/AJS2 - Manager ISAM Condense
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE SERVICE
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME SERVICE
		オブジェクト ID	OBJECT_ID JP1/AJS2 - Manager ISAM Condense
		事象種別	OCCURRENCE END
		開始時刻	START_TIME 開始時刻
		終了時刻	END_TIME 終了時刻
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION 0671

(凡例)

—：該当しない。

(42) スケジューラー ISAM 未使用領域サイズ情報イベントの属性

スケジューラー ISAM 未使用領域サイズ情報イベントの属性を次の表に示します。

表 A-43 スケジューラー ISAM 未使用領域サイズ情報イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容
基本属性	イベント ID	—	00004153
	メッセージ	—	KAVS1503-I The ISAM unused area size of the scheduler service (サービス名) is サイズ MB.

属性種別	項目	属性名	内容
基本属性	メッセージ	—	KAVS1503-I スケジューラーサービス（サービス名）の ISAM 未使用領域サイズは サイズ MB です
	詳細情報	—	VRID STTM CODIR SRVID 詳細情報の記号の意味を次に示します。 VRID：プロトコルのバージョン ID STTM：開始時刻 CODIR：ユニット情報定義ディレクトリ名 SRVID：スケジューラーサービス名
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY Information
		ユーザー名	USER_NAME root
		プロダクト名	PRODUCT_NAME /HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE SERVICE
		オブジェクト名	OBJECT_NAME JP1/AJS2 - Manager ISAM Condense
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE SERVICE
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME SERVICE
		オブジェクト ID	OBJECT_ID JP1/AJS2 - Manager ISAM Condense
		事象種別	OCCURRENCE END
		開始時刻	START_TIME 開始時刻
		終了時刻	END_TIME 終了時刻
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION 0671
未使用領域サイズ		F1 未使用領域サイズ (MB)	

(凡例)

—：該当しない。

(43) スケジューラー ISAM 未使用領域サイズしきい値到達イベントの属性

スケジューラー ISAM 未使用領域サイズしきい値到達イベントの属性を次の表に示します。

表 A-44 スケジューラー ISAM 未使用領域サイズしきい値到達イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	イベント ID	—	00004154	
	メッセージ	—	KAVS1504-W The ISAM unused area size of the scheduler service (サービス名) is サイズ MB, which exceeds the サイズ MB threshold value. KAVS1504-W スケジューラーサービス (サービス名) の ISAM 未使用領域サイズは サイズ MB で、しきい値 (サイズ MB) に達しています	
	詳細情報	—	VRID STTM CODIR SRVID 詳細情報の記号の意味を次に示します。 VRID：プロトコルのバージョン ID STTM：開始時刻 CODIR：ユニット情報定義ディレクトリ名 SRVID：スケジューラーサービス名	
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Warning
		ユーザー名	USER_NAME	root
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	SERVICE
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	JP1/AJS2 - Manager ISAM Condense
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	SERVICE
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	SERVICE
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	JP1/AJS2 - Manager ISAM Condense
		事象種別	OCCURRENCE	END
		開始時刻	START_TIME	開始時刻
	終了時刻	END_TIME	終了時刻	
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	0671
		未使用領域サイズ	F1	未使用領域サイズ (MB)
未使用領域サイズしきい値		F2	未使用領域サイズしきい値 (MB)	

(凡例)

－：該当しない。

(44) 自動リトライによるリトライ間隔待ち開始イベントの属性

自動リトライによるリトライ間隔待ち開始イベントの属性を次の表に示します。

表 A-45 自動リトライによるリトライ間隔待ち開始イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	イベント ID	－	00004155	
	メッセージ	－	KAVS4675-I A retry wait interval will now begin because the job ended abnormally. (name: ジョブ名: 実行 ID, code:コード, host:ホスト名, JOBID:ジョブ番号, retry:リトライ実行回数) KAVS4675-I ジョブ(ジョブ名:実行 ID)が異常終了したためリトライ間隔待ちを開始します(code:コード, host:ホスト名, JOBID:ジョブ番号, retry:リトライ実行回数)	
	詳細情報	－	－	
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Information
		ユーザー名	USER_NAME	ジョブネット登録ユーザ名 (JP1 ユーザー名)
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	JOB
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名: /ジョブネット名/ジョブ名
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	JOBNET
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名: /ルートジョブネット名
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	スケジューラーサービス名: /ジョブネット名/ジョブ名
		事象種別	OCCURRENCE	START
		開始時刻	START_TIME*1	開始時刻
		終了コード	RESULT_CODE	終了コード
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合: NT UNIX の場合: UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	1000
ジョブグループ名		A0	スケジューラーサービス名: /ジョブグループ名	

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	固有情報	ルートジョブネット名	A1	ルートジョブネット名
		ネストジョブネット/ジョブ名	A2	ネストジョブネット名 (ネストジョブネットの場合だけ設定)
		実行 ID	A3	実行 ID
		コメント	A6*2	ユニットのコメント (スケジューラーデータベースからユニットのコメントを取得できない場合は、値は設定されない)
		リカバリ種別	B0	n: 通常 r: リカバリ
		ジョブネット階層数	B1	ルートジョブネットを 0 とした階層数
		ジョブネット登録ユーザ名	B2	ジョブネット登録ユーザ名
		ジョブネット登録元ホスト名	B3	JP1/AJS3 - View, または JP1/AJS3 - Web Console から実行登録した場合 接続先 JP1/AJS3 - Manager のホスト名 ajsentry コマンドで実行登録した場合 コマンド投入元のホスト名 リモートジョブネットの実行先の場合 リモートジョブネット定義元のホスト名
		実行先ホスト名	C0	実行先ホスト名
		実行グループ名	C1	常に空白
		リクエスト ID	C2	ジョブ番号
		キュー名	C3	キュー名 (キューイングジョブの場合) またはエージェント名 (UNIX ジョブ, PC ジョブ, フレキシブルジョブ, および HTTP 接続ジョブの場合)
		ユーザ CPU 時間	C4	常に 0 (ゼロ)
		システム CPU 時間	C5	常に 0 (ゼロ)
		ジョブ実行形態	C6	常に r
		実行先での開始時刻	E0*3, *4	実行先での開始時刻
		実行先での終了時刻	E1*4	実行先での終了時刻
		実行先でのユーザ CPU 時間	E2	常に 0 (ゼロ)

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	固有情報	実行先でのシステム CPU 時間	E3	常に 0 (ゼロ)
		実行先でのジョブ実行 JP1 ユーザ名	E4*5, *6, *7	実行ユーザー種別に従った実行先でのジョブ実行 JP1 ユーザ名
		実行先でのジョブ実行時間	E5*4, *8	実行先でのジョブ実行時間 (秒)
		リトライ実行による開始時刻	E6*9	リトライ実行による開始時刻
		ユニット ID	H2	ユニット ID (10 進数表記)
		ユニット種別	H3	ユニットの種類 (ユニット種別をユニット定義ファイルのパラメーターと同じ文字列で表す)
		キューイング属性	H4	キューイング属性の有無 q: キューイング属性あり n: キューイング属性なし

(凡例)

— : 該当しない。

注※1

初回のジョブ実行を開始した時刻が設定されます。

注※2

環境設定パラメーターJOBCOMMENTEVENT で、ユニットのコメントを出力する指定をしている場合だけ出力されます。

環境設定パラメーターJOBCOMMENTEVENT の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.4.2(112) JOBCOMMENTEVENT」を参照してください。

注※3

ジョブが起動失敗となって実行先ホストで実行開始されなかった場合、値は設定されません。

注※4

判定ジョブや OR ジョブの場合、値は設定されません。

注※5

イベントジョブの場合、設定された JP1 ユーザー名とは関係なく、常に JP1/AJS3 を起動している OS ユーザーで実行されます。

注※6

判定ジョブや OR ジョブの場合、登録した JP1 ユーザーが設定されます。

注※7

実行先で情報を取得できない場合、値は設定されません。

注※8

「実行先での開始時刻」または「実行先での終了時刻」が空白の場合、値は設定されません。

注※9

一度もリトライ実行されていない場合、空白で表示されます。

(45) 自動リトライによる実行開始イベント

自動リトライによる実行開始イベントの属性を次の表に示します。

表 A-46 自動リトライによる実行開始イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	イベント ID	—	00004156	
	メッセージ	—	KAVS4676-I Job started as retry execution. (name: ジョブ名: 実行 ID, host:ホスト名, JOBID:ジョブ番号, retry:リトライ実行回数) KAVS4676-I 異常終了時リトライによるジョブ(ジョブ名:実行 ID)を開始します(host:ホスト名, JOBID:ジョブ番号, retry:リトライ実行回数)	
	詳細情報	—	—	
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Information
		ユーザー名	USER_NAME	ジョブネット登録ユーザ名 (JP1 ユーザー名)
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	JOB
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名：/ジョブネット名/ジョブ名
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	JOBNET
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名：/ルートジョブネット名
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	スケジューラーサービス名：/ジョブネット名/ジョブ名
		事象種別	OCCURRENCE	START
		開始時刻	START_TIME※1	開始時刻
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	1000
ジョブグループ名		A0	スケジューラーサービス名：/ジョブグループ名	

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	固有情報	ルートジョブネット名	A1	ルートジョブネット名
		ネストジョブネット/ジョブ名	A2	ネストジョブネット名 (ネストジョブネットの場合だけ設定)
		実行 ID	A3	実行 ID
		コメント	A6※2	ユニットのコメント (スケジューラーデータベースからユニットのコメントを取得できない場合は、値は設定されない)
		リカバリ種別	B0	n : 通常 r : リカバリ
		ジョブネット階層数	B1	ルートジョブネットを 0 とした階層数
		ジョブネット登録ユーザ名	B2	ジョブネット登録ユーザ名
		ジョブネット登録元ホスト名	B3	JP1/AJS3 - View, または JP1/AJS3 - Web Console から実行登録した場合 接続先 JP1/AJS3 - Manager のホスト名 ajsentry コマンドで実行登録した場合 コマンド投入元のホスト名 リモートジョブネットの実行先の場合 リモートジョブネット定義元のホスト名
		実行先ホスト名	C0	実行先ホスト名
		実行グループ名	C1	常に空白
		ジョブ実行形態	C6	常に r
		リトライ実行による開始時刻	E6	リトライ実行による開始時刻
		ユニット ID	H2	ユニット ID (10 進数表記)
		ユニット種別	H3	ユニットの種類 (ユニット種別をユニット定義ファイルのパラメーターと同じ文字列で表す)
		キューイング属性	H4	キューイング属性の有無 q : キューイング属性あり n : キューイング属性なし

(凡例)

— : 該当しない。

注※1

初回のジョブ実行を開始した時刻が設定されます。

注※2

環境設定パラメーターJOBCOMMENTEVENT で、ユニットのコメントを出力する指定をしている場合だけ出力されます。

環境設定パラメーターJOBCOMMENTEVENT の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.4.2(112) JOBCOMMENTEVENT」を参照してください。

(46) 自動リトライ実行不可能エラー発生イベントの属性

自動リトライ実行不可能エラー発生イベントの属性を次の表に示します。

表 A-47 自動リトライ実行不可能エラー発生イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	イベント ID	—	00004157	
	メッセージ	—	KAVS4677-E An error that cannot be recovered by retry execution occurred.(name: ジョブ名: 実行 ID, code:終了コード, host:ホスト名, JOBID:ジョブ番号, retry:リトライ実行回数, cause code:要因コード) KAVS4677-E 異常終了時リトライ設定のあるジョブ(ジョブ名:実行 ID)でリトライ実行不可能なエラーが発生しました(code:終了コード, host:ホスト名, JOBID:ジョブ番号, retry:リトライ実行回数, cause code:要因コード)	
	詳細情報	—	—	
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Error
		ユーザー名	USER_NAME	ジョブネット登録ユーザ名 (JP1 ユーザー名)
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	JOB
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名：/ジョブネット名/ジョブ名
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	JOBNET
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名：/ルートジョブネット名
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	スケジューラーサービス名：/ジョブネット名/ジョブ名
		事象種別	OCCURRENCE	EXCEPTION
		開始時刻	START_TIME※1	開始時刻
		終了時刻	END_TIME	終了時刻
		終了コード	RESULT_CODE	終了コード

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	1000
		ジョブグループ名	A0	スケジューラサービス名：/ジョブグループ名
		ルートジョブネット名	A1	ルートジョブネット名
		ネストジョブネット/ジョブ名	A2	ネストジョブネット名（ネストジョブネットの場合だけ設定）
		実行 ID	A3	実行 ID
		コメント	A6*2	ユニットのコメント（スケジューラデータベースからユニットのコメントを取得できない場合は、値は設定されない）
		リカバリ種別	B0	n：通常 r：リカバリ
		ジョブネット階層数	B1	ルートジョブネットを 0 とした階層数
		ジョブネット登録ユーザ名	B2	ジョブネット登録ユーザ名
		ジョブネット登録元ホスト名	B3	JP1/AJS3 - View, または JP1/AJS3 - Web Console から実行登録した場合 接続先 JP1/AJS3 - Manager のホスト名 ajsentry コマンドで実行登録した場合 コマンド投入元のホスト名 リモートジョブネットの実行先の場合 リモートジョブネット定義元のホスト名
		実行先ホスト名	C0*9	実行先ホスト名
		リクエスト ID	C2	ジョブ番号
		キュー名	C3	キュー名（キューイングジョブの場合）またはエージェント名（UNIX ジョブ、PC ジョブ、フレキシブルジョブ、および HTTP 接続ジョブの場合）
		実行先での開始時刻	E0*3, *4	実行先での開始時刻
		実行先での終了時刻	E1*4	実行先での終了時刻
		実行先でのジョブ実行 JP1 ユーザ名	E4*5, *6, *7	実行ユーザー種別に従った実行先でのジョブ実行 JP1 ユーザ名

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	固有情報	実行先でのジョブ実行時間	E5*4, *8	実行先でのジョブ実行時間 (秒)
		ユニット ID	H2	ユニット ID (10 進数表記)
		ユニット種別	H3	ユニットの種類 (ユニット種別をユニット定義ファイルのパラメーターと同じ文字列で表す)
		キューイング属性	H4	キューイング属性の有無 q: キューイング属性あり n: キューイング属性なし

(凡例)

— : 該当しない。

注※1

初回のジョブ実行を開始した時刻が設定されます。

注※2

環境設定パラメーターJOBCOMMENTEVENT で、ユニットのコメントを出力する指定をしている場合だけ出力されます。

環境設定パラメーターJOBCOMMENTEVENT の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.4.2(112) JOBCOMMENTEVENT」を参照してください。

注※3

ジョブが起動失敗となって実行先ホストで実行開始されなかった場合、値は設定されません。

注※4

判定ジョブや OR ジョブの場合、値は設定されません。

注※5

イベントジョブの場合、設定された JP1 ユーザー名に関係なく、常に JP1/AJS3 を起動している OS ユーザーで実行されます。

注※6

判定ジョブや OR ジョブの場合、登録した JP1 ユーザーが設定されます。

注※7

実行先で情報を取得できない場合、値は設定されません。

注※8

「実行先での開始時刻」または「実行先での終了時刻」が空白の場合、値は設定されません。

注※9

エージェント停止などで、実行先のホストでジョブ開始前に終了すると、空白で表示されることがあります。

(47) 自動リトライによるジョブサブミット開始イベントの属性

自動リトライによるジョブサブミット開始イベントの属性を次の表に示します。

表 A-48 自動リトライによるジョブサブミット開始イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	イベント ID	—	00004158	
	メッセージ	—	KAVS4678-I Job submit started as retry execution. (name:ジョブ名:実行 ID, Retry:リトライ実行回数) KAVS4678-I 異常終了時リトライによるジョブ(ジョブ名: 実行 ID)のサブミットを開始します (retry:リトライ実行回数)	
	詳細情報	—	—	
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Information
		ユーザー名	USER_NAME	ジョブネット登録ユーザ名 (JP1 ユーザー名)
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	JOB
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名: /ジョブネット名/ジョブ名
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	JOBNET
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名: /ルートジョブネット名
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	スケジューラーサービス名: /ジョブネット名/ジョブ名
		事象種別	OCCURRENCE	START
		開始時刻	START_TIME※1	開始時刻
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合: NT UNIX の場合: UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	1000
		ジョブグループ名	A0	スケジューラーサービス名: /ジョブグループ名
		ルートジョブネット名	A1	ルートジョブネット名
		ネストジョブネット/ジョブ名	A2	ネストジョブネット名 (ネストジョブネットの場合だけ設定)
	実行 ID	A3	実行 ID	

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	固有情報	コメント	A6*2	ユニットのコメント（スケジューラーデータベースからユニットのコメントを取得できない場合は、値は設定されない）
		リカバリ種別	B0	n：通常 r：リカバリ
		ジョブネット階層数	B1	ルートジョブネットを0とした階層数
		ジョブネット登録ユーザ名	B2	ジョブネット登録ユーザ名
		ジョブネット登録元ホスト名	B3	JP1/AJS3 - View, または JP1/AJS3 - Web Console から実行登録した場合 接続先 JP1/AJS3 - Manager のホスト名 ajsentry コマンドで実行登録した場合 コマンド投入元のホスト名 リモートジョブネットの実行先の場合 リモートジョブネット定義元のホスト名
		実行先ホスト名	C0	常に空白
		実行グループ名	C1	常に空白
		ジョブ実行形態	C6	常にr
		リトライ実行によるサブミット開始時刻	E7	リトライ実行によるサブミット開始時刻
		ユニット ID	H2	ユニット ID (10 進数表記)
		ユニット種別	H3	ユニットの種類 (ユニット種別をユニット定義ファイルのパラメーターと同じ文字列で表す)
キューイング属性	H4	キューイング属性の有無 q：キューイング属性あり n：キューイング属性なし		

(凡例)

－：該当しない。

注※1

初回のジョブ実行を開始した時刻が設定されます。

注※2

環境設定パラメーターJOBCOMMENTEVENT で、ユニットのコメントを出力する指定をしている場合だけ出力されます。

環境設定パラメーターJOBCOMMENTEVENT の詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド 20.4.2(112) JOBCOMMENTEVENT」を参照してください。

(48) 起動条件指定世代数到達警告イベントの属性

起動条件指定世代数到達警告イベントの属性を次の表に示します。

表 A-49 起動条件指定世代数到達警告イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	イベント ID	—	00004159	
	メッセージ	—	KAVS1157-W The number of retained generations of the jobnets with start conditions in the scheduler service (スケジューラーサービス名) reached the specified number (指定世代数). KAVS1157-W スケジューラーサービス(スケジューラーサービス名)で起動条件付きジョブネットに滞留している世代数が指定値(指定世代数)に達しました	
	詳細情報	—	—	
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Warning
		ユーザー名	USER_NAME	<ul style="list-style-type: none"> Windows の場合：JP1/AJS3 サービスのアカウント (デフォルト：SYSTEM) UNIX の場合：root ただし、環境変数JP1_USERNAME が設定されている場合はその値
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	SERVICE
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	SERVICE
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	SERVICE
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	スケジューラーサービス名
		事象種別	OCCURRENCE	EXCEPTION
		事象発生元ホスト名	JP1_SOURCEHOST	事象が発生したスケジューラーサービスのホスト名
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX
AJS のアクションバージョン		ACTION_VERSION	1210	

(凡例)

—：該当しない。

(49) ジョブ実行環境データベース再編成開始イベントの属性

ジョブ実行環境データベース再編成開始イベントの属性を次の表に示します。

表 A-50 ジョブ実行環境データベース再編成開始イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	イベント ID	—	00004160	
	メッセージ	—	KAVU5980-I Database condensing of the job execution environment started. 開始日時 KAVU5980-I ジョブ実行環境のデータベース再編成を開始しました 開始日時	
	詳細情報	—	—	
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Information
		ユーザー名	USER_NAME	root
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	SERVICE
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	JP1/AJS2 - Manager ISAM Condense
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	SERVICE
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	SERVICE
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	JP1/AJS2 - Manager ISAM Condense
		事象種別	OCCURRENCE	START
		開始時刻	START_TIME	開始時刻
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX
AJS のアクションバージョン		ACTION_VERSION	0671	

(凡例)

—：該当しない。

(50) ジョブ実行環境データベース再編成正常終了イベントの属性

ジョブ実行環境データベース再編成正常終了イベントの属性を次の表に示します。

表 A-51 ジョブ実行環境データベース再編成正常終了イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	イベント ID	—	00004161	
	メッセージ	—	KAVU5981-I Database condensing of the job execution environment ended normally. 開始日時 - 終了日時 (所要時間) KAVU5981-I ジョブ実行環境のデータベース再編成が正常終了しました 開始日時 - 終了時間 (所要時間)	
	詳細情報	—	—	
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Information
		ユーザー名	USER_NAME	root
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	SERVICE
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	JP1/AJS2 - Manager ISAM Condense
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	SERVICE
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	SERVICE
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	JP1/AJS2 - Manager ISAM Condense
		事象種別	OCCURRENCE	END
		開始時刻	START_TIME	開始時刻
		終了時刻	END_TIME	終了時刻
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	0671
所要時間		F0	所要時間 (秒)	

(凡例)

—：該当しない。

(51) ジョブ実行環境データベース再編成異常終了イベントの属性

ジョブ実行環境データベース再編成異常終了イベントの属性を次の表に示します。

表 A-52 ジョブ実行環境データベース再編成異常終了イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	イベント ID	—	00004162	
	メッセージ	—	KAVU5982-E Database condensing of the job execution environment ended abnormally. 開始日時 - 終了日時 (所要時間) KAVU5982-E ジョブ実行環境のデータベース再編成が異常終了しました 開始日時 - 終了時間 (所要時間)	
	詳細情報	—	—	
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Error
		ユーザー名	USER_NAME	root
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	SERVICE
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	JP1/AJS2 - Manager ISAM Condense
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	SERVICE
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	SERVICE
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	JP1/AJS2 - Manager ISAM Condense
		事象種別	OCCURRENCE	END
		開始時刻	START_TIME	開始時刻
		終了時刻	END_TIME	終了時刻
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	0671

(凡例)

—：該当しない。

(52) ジョブ実行環境 ISAM 未使用領域サイズ情報イベントの属性

ジョブ実行環境 ISAM 未使用領域サイズ情報イベントの属性を次の表に示します。

表 A-53 ジョブ実行環境 ISAM 未使用領域サイズ情報イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	イベント ID	—	00004163	
	メッセージ	—	KAVU5983-I The ISAM unused area size on job execution environment is サイズ MB. KAVU5983-I ジョブ実行環境の ISAM 未使用領域サイズは サイズ MB です	
	詳細情報	—	—	
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Information
		ユーザー名	USER_NAME	root
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	SERVICE
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	JP1/AJS2 - Manager ISAM Condense
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	SERVICE
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	SERVICE
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	JP1/AJS2 - Manager ISAM Condense
		事象種別	OCCURRENCE	END
		開始時刻	START_TIME	開始時刻
	終了時刻	END_TIME	終了時刻	
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	0671
未使用領域サイズ		F1	未使用領域サイズ (MB)	

(凡例)

—：該当しない。

(53) ジョブ実行環境 ISAM 未使用領域サイズしきい値到達イベントの属性

ジョブ実行環境 ISAM 未使用領域サイズしきい値到達イベントの属性を次の表に示します。

表 A-54 ジョブ実行環境 ISAM 未使用領域サイズしきい値到達イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	イベント ID	—	00004164	
	メッセージ	—	KAVU5984-W The ISAM unused area size of the job execution environment is サイズ MB, which exceeds the サイズ MB threshold value. KAVU5984-W ジョブ実行環境の ISAM 未使用領域サイズは サイズ MB で、しきい値 (サイズ MB) に達しています	
	詳細情報	—	—	
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Warning
		ユーザー名	USER_NAME	root
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	SERVICE
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	JP1/AJS2 - Manager ISAM Condense
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	SERVICE
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	SERVICE
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	JP1/AJS2 - Manager ISAM Condense
		事象種別	OCCURRENCE	END
		開始時刻	START_TIME	開始時刻
		終了時刻	END_TIME	終了時刻
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	0671
		未使用領域サイズ	F1	未使用領域サイズ (MB)
		未使用領域サイズしきい値	F2	未使用領域サイズしきい値 (MB)

(凡例)

—：該当しない。

(54) キューイングおよび実行中状態のジョブ数しきい値到達警告イベントの属性

キューイングおよび実行中状態のジョブ数しきい値到達警告イベントの属性を次の表に示します。

表 A-55 キューイングおよび実行中状態のジョブ数しきい値到達警告イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	イベント ID	—	00004165	
	メッセージ	—	KAVU4524-W The registered jobs exceed the warning number for the system (警告数), as stipulated in environment setting (論理ホスト名). (スケジューラーサービス名, 最大数) KAVU4524-W 環境設定(論理ホスト名)のシステム内の警告ジョブ数(警告数)に達しました (スケジューラーサービス名, 最大数)	
	詳細情報	—	—	
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Warning
		ユーザー名	USER_NAME	<ul style="list-style-type: none"> Windows の場合：JP1/AJS3 サービスのアカウント (デフォルト：SYSTEM) UNIX の場合：root ただし、環境変数JP1_USERNAME が設定されている場合はその値
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	SERVICE
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	SERVICE
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	SERVICE
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	スケジューラーサービス名
		事象種別	OCCURRENCE	EXCEPTION
	事象発生元ホスト名	JP1_SOURCEHOST	事象が発生したスケジューラーサービスのホスト名	
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX
AJS のアクションバージョン		ACTION_VERSION	1210	

(凡例)

－：該当しない。

(55) スケジューラーサービス RDB 接続待ち合わせ異常終了イベントの属性

スケジューラーサービス RDB 接続待ち合わせ異常終了イベントの属性を次の表に示します。

表 A-56 スケジューラーサービス RDB 接続待ち合わせ異常終了イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	イベント ID	－	00004170	
	メッセージ	－	KAVS0998-E The system will wait because the database could not be connected. (Scheduler service: スケジューラーサービス名, Waittime:最大待ち合わせ時間, Host:ホスト名) KAVS0998-E 指定された時間内にデータベースに接続できませんでした (Scheduler service : スケジューラーサービス名, Waittime : 最大待ち合わせ時間, Host : ホスト名)	
	詳細情報	－	VRID RTN 詳細情報の記号の意味を次に示します。 VRID : バージョン ID RTN : 戻り値	
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Error
		ユーザー名	USER_NAME	<ul style="list-style-type: none"> Windows の場合 : JP1/AJS3 サービスのアカウント (デフォルト : SYSTEM) UNIX の場合 : root ただし、環境変数 JP1_USERNAME が設定されている場合はその値
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	SERVICE
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	JP1/AJS2 - Manager RDB
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	SERVICE
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	JP1/AJS2 - Manager Schedule service
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	AJS サービス名
	事象種別	OCCURRENCE	END	
固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合 : NT UNIX の場合 : UNIX	

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	固有情報	AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	0711
		データベース種別	G0	EmbedDB
		最大待ち合わせ時間	G1	RDBCONNECTWAITTIME の値
		RDB からの返却コード	G2	RDB からの返却コード

(凡例)

－：該当しない。

(56) スケジューラーサービス RDB 接続待ち合わせ開始イベントの属性

スケジューラーサービス RDB 接続待ち合わせ開始イベントの属性を次の表に示します。

表 A-57 スケジューラーサービス RDB 接続待ち合わせ開始イベントの属性

属性種別		項目	属性名	内容
基本属性		イベント ID	－	00004171
		メッセージ	－	KAVS0999-W The database could not be connected within the specified time. (Scheduler service:スケジューラーサービス名,Waittime:最大待ち合わせ時間,Host:ホスト名) KAVS0999-W データベースに接続できなかったため、待ち合わせを行います (Scheduler service : スケジューラーサービス名, Waittime:最大待ち合わせ時間, Host : ホスト名)
		詳細情報	－	VRID 詳細情報の記号の意味を次に示します。 VRID : バージョン ID
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Warning
		ユーザー名	USER_NAME	<ul style="list-style-type: none"> Windows の場合 : JP1/AJS3 サービスのアカウント (デフォルト : SYSTEM) UNIX の場合 : root ただし、環境変数 JP1_USERNAME が設定されている場合はその値
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	SERVICE
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	JP1/AJS2 - Manager RDB

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	共通情報	登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	SERVICE
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	JP1/AJS2 - Manager Schedule service
		オブジェクトID	OBJECT_ID	AJS サービス名
		事象種別	OCCURRENCE	START
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	0711
		データベース種別	G0	EmbedDB
		最大待ち合わせ時間	G1	RDBCONNECTWAITTIME の値
		RDB からの返却コード	G2	RDB からの返却コード

(凡例)

－：該当しない。

(57) コマンド・JP1/AJS3 - View 操作開始イベントの属性

コマンド・JP1/AJS3 - View 操作開始イベントの属性を次の表に示します。

表 A-58 コマンド・JP1/AJS3 - View 操作開始イベントの属性

属性種別		項目	属性名	内容
基本属性		イベントID	－	00004190
		メッセージ	－	KAVS0715-I The command or JP1/AJS2 - View operation started. (Operation name:コマンド名) KAVS0715-I コマンド, または JP1/AJS2 - View による操作を開始します (操作名:コマンド名) コマンド名は, 先頭の「ajs」を除いた大文字の英字 (例) ajseentry の場合「ENTRY」
		詳細情報	－	なし
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Information
		ユーザー名	USER_NAME	次のどれかのユーザー名 <ul style="list-style-type: none"> コマンドを実行したユーザー名 JP1/AJS3 - View 操作時の JP1 ユーザー名

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	共通情報	ユーザー名	USER_NAME	<ul style="list-style-type: none"> JP1/AJS3 - Web Console の API 呼び出し JP1 ユーザー名 コマンド実行時は、環境変数JP1_USERNAME の値。 環境変数の設定がない場合は、コマンドを実行した OS ユーザー名。 認可されていない JP1 ユーザーで実行しようとした場合は NULL 文字列を設定。
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	COMMAND
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	コマンド名
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	COMMAND
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	コマンド名
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	COMMAND
		事象種別	OCCURRENCE	START
		開始時刻	START_TIME	開始時刻
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	0800
		スケジューラーサービス名	H1	スケジューラーサービス名
		要求元ホスト名	H5	操作の要求元ホスト名
		メッセージ ID	H6	常に- (ハイフン)
		オプション	H7	コマンド実行時に指定したオプション

(凡例)

- : 該当しない。

(58) コマンド・JP1/AJS3 - View 操作終了イベントの属性

コマンド・JP1/AJS3 - View 操作終了イベントの属性を次の表に示します。

表 A-59 コマンド・JP1/AJS3 - View 操作終了イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	イベント ID	—	00004191	
	メッセージ	—	KAVS0716-I The command or JP1/AJS2 - View operation ended. (Operation name:コマンド名) KAVS0716-I コマンド, または JP1/AJS2 - View による操作が終了しました (操作名:コマンド名) コマンド名は, 先頭の「ajs」を除いた大文字の英字 (例) aj Sentry の場合「ENTRY」	
	詳細情報	—	なし	
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Information
		ユーザー名	USER_NAME	次のどれかのユーザー名 <ul style="list-style-type: none"> • コマンドを実行したユーザー名 • JP1/AJS3 - View 操作時の JP1 ユーザー名 • JP1/AJS3 - Web Console の API 呼び出し JP1 ユーザー名 コマンド実行時は, 環境変数JP1_USERNAME の値。 環境変数の設定がない場合は, コマンドを実行した OS ユーザー名。 認可されていない JP1 ユーザーで実行しようとした場合は NULL 文字列を設定。
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	COMMAND
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	コマンド名
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	COMMAND
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	コマンド名
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	COMMAND
		事象種別	OCCURRENCE	END
		開始時刻	START_TIME	開始時刻
	終了時刻	END_TIME	終了時刻	
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合: NT UNIX の場合: UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	0800

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	固有情報	スケジューラーサービス名	H1	スケジューラーサービス名
		要求元ホスト名	H5	操作の要求元ホスト名
		メッセージ ID	H6	操作結果に対応するメッセージ ID ただし、操作が正常に終了した場合は 0 (ゼロ)
		オプション	H7	コマンド実行時に指定したオプション

(凡例)

－：該当しない。

(59) ログファイルトラップ用イベントの属性

ログファイルトラップ用イベントの属性を次の表に示します。

表 A-60 ログファイルトラップ用イベントの属性

属性種別		項目	属性名	内容
基本属性		イベント ID	－	000041A0
		メッセージ	－	ログファイルの 1 行分のデータ
		詳細情報	－	－
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Notice
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	Windows の場合：/HITACHI/JP1/NT_LOGTRAP UNIX の場合：/HITACHI/JP1/UX_LOGTRAP
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	LOGFILE
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	ログファイル名
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	LOGFILE
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	ログファイル名
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX
		PP 名	PPNAME	Windows の場合：/HITACHI/JP1/NT_LOGTRAP UNIX の場合：/HITACHI/JP1/UX_LOGTRAP
		実行通番	T1	ログファイルトラップジョブの実行を判別する通し番号

(凡例)

－：該当しない。

(60) イベント・アクション制御－マネージャー開始イベントの属性

イベント・アクション制御－マネージャー開始イベントの属性を次の表に示します。

表 A-61 イベント・アクション制御－マネージャー開始イベントの属性

属性種別		項目	属性名	内容
基本属性		イベント ID	－	000041A1
		メッセージ	－	KAVT0498-I JP1/AJS2 Event Action Manager will now start. KAVT0498-I JP1/AJS2 イベントアクションマネージャーを開始します
		詳細情報	－	－
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Information
		ユーザー名	USER_NAME	<ul style="list-style-type: none"> Windows の場合：JP1/AJS3 サービスのアカウント (デフォルト：SYSTEM) UNIX の場合：root ただし、環境変数JP1_USERNAME が設定されている場合はその値
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	SERVICE
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	JP1/Automatic Job Management System 2 EVAction Manager
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	SERVICE
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	JP1/Automatic Job Management System 2 EVAction Manager
		事象種別	OCCURRENCE	START
		開始時刻	START_TIME	イベント・アクション制御－マネージャーの開始時刻
		固有情報	プラットフォーム	PLATFORM
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	0600

(凡例)

－：該当しない。

(61) イベント・アクション制御－マネージャー終了イベントの属性

イベント・アクション制御－マネージャー終了イベントの属性を次の表に示します。

表 A-62 イベント・アクション制御－マネージャー終了イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容
基本属性	イベント ID	－	000041A2
	メッセージ	－	KAVT0499-I JP1/AJS2 Event Action Manager will now end. KAVT0499-I JP1/AJS2 イベントアクションマネージャーを終了します
	詳細情報	－	－
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY Information
		ユーザー名	USER_NAME <ul style="list-style-type: none"> Windows の場合：JP1/AJS3 サービスのアカウント (デフォルト：SYSTEM) UNIX の場合：root ただし、環境変数JP1_USERNAME が設定されている場合はその値
		プロダクト名	PRODUCT_NAME /HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE SERVICE
		オブジェクト名	OBJECT_NAME JP1/Automatic Job Management System 2 EVAction Manager
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE SERVICE
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME JP1/Automatic Job Management System 2 EVAction Manager
		事象種別	OCCURRENCE END
	開始時刻	START_TIME イベント・アクション制御－マネージャーの終了時刻	
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX
AJS のアクションバージョン		ACTION_VERSION 0600	

(凡例)

－：該当しない。

(62) イベント・アクション制御－エージェント開始イベントの属性

イベント・アクション制御－エージェント開始イベントの属性を次の表に示します。

表 A-63 イベント・アクション制御－エージェント開始イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	イベント ID	－	000041A3	
	メッセージ	－	KAVT0900-I JP1/AJS2 event action agent will now start. KAVT0900-I JP1/AJS2 イベントアクションエージェントを開始します	
	詳細情報	－	－	
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Information
		ユーザー名	USER_NAME	<ul style="list-style-type: none"> Windows の場合：JP1/AJS3 サービスのアカウント (デフォルト：SYSTEM) UNIX の場合：root ただし、環境変数JP1_USERNAME が設定されている場合はその値
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	SERVICE
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	JP1/Automatic Job Management System 2 EAction Agent
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	SERVICE
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	JP1/Automatic Job Management System 2 EAction Agent
		事象種別	OCCURRENCE	START
	開始時刻	START_TIME	イベント・アクション制御－エージェントの開始時刻	
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX
AJS のアクションバージョン		ACTION_VERSION	0600	

(凡例)

－：該当しない。

(63) イベント・アクション制御－エージェント終了イベントの属性

イベント・アクション制御－エージェント終了イベントの属性を次の表に示します。

表 A-64 イベント・アクション制御エージェント終了イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	イベント ID	—	000041A4	
	メッセージ	—	KAVT0901-I JP1/AJS2 event action agent will now end. KAVT0901-I JP1/AJS2 イベントアクションエージェントを終了します	
	詳細情報	—	—	
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Information
		ユーザー名	USER_NAME	<ul style="list-style-type: none"> Windows の場合：JP1/AJS3 サービスのアカウント (デフォルト：SYSTEM) UNIX の場合：root ただし、環境変数JP1_USERNAME が設定されている場合はその値
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	SERVICE
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	JP1/Automatic Job Management System 2 EVAction Agent
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	SERVICE
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	JP1/Automatic Job Management System 2 EVAction Agent
		事象種別	OCCURRENCE	END
	開始時刻	START_TIME	イベント・アクション制御エージェントの終了時刻	
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX
AJS のアクションバージョン		ACTION_VERSION	0600	

(凡例)

—：該当しない。

(64) イベント・アクション制御マネージャーのスケジューラーサービスに対する未通知情報数しきい値到達警告イベントの属性

イベント・アクション制御マネージャーのスケジューラーサービスに対する未通知情報数しきい値到達警告イベントの属性を次の表に示します。

表 A-65 イベント・アクション制御マネージャーのスケジューラーサービスに対する未通知情報数しきい値到達警告イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	イベント ID	—	000041A5	
	メッセージ	—	KAVT0365-W The number of unreported information for the scheduler service(スケジューラーサービス名) has exceeded the warning threshold(警告数). (論理ホスト名, 最大数) KAVT0365-W スケジューラーサービス(スケジューラーサービス名)に対する未通知情報数の警告しきい値(警告数)に達しました (論理ホスト名, 最大数)	
	詳細情報	—	—	
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Warning
		ユーザー名	USER_NAME	<ul style="list-style-type: none"> Windows の場合：JP1/AJS3 サービスのアカウント (デフォルト：SYSTEM) UNIX の場合：root ただし、環境変数JP1_USERNAME が設定されている場合はその値
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	SERVICE
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	SERVICE
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	SERVICE
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	スケジューラーサービス名
		事象種別	OCCURRENCE	EXCEPTION
		事象発生元ホスト名	JP1_SOURCEHOST	事象が発生したスケジューラーサービスのホスト名
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX
AJS のアクションバージョン		ACTION_VERSION	1210	

(凡例)

—：該当しない。

(65) 一斉実行先の宛先エージェント通信不可イベントの属性

一斉実行先の宛先エージェント通信不可イベントの属性を次の表に示します。

表 A-66 一斉実行先の宛先エージェント通信不可イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	イベント ID	—	000041B0	
	メッセージ	—	KAVS8100-E Cannot communicate with the execution environment for flexible jobs.(保守情報 1, 保守情報 2, 保守情報 3, 保守情報 4) KAVS8100-E フレキシブルジョブ実行環境と通信できません(保守情報 1, 保守情報 2, 保守情報 3, 保守情報 4)	
	詳細情報	—	—	
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Error
		ユーザー名	USER_NAME	ジョブネット登録ユーザ名 (JP1 ユーザー名)
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	JOB
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名:/ジョブネット名/ジョブ名
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	JOBNET
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名:/ルートジョブネット名
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	スケジューラーサービス名:/ジョブネット名/ジョブ名
		事象種別	OCCURRENCE	END
		終了コード	RESULT_CODE	終了コード
	事象発生元ホスト名	JP1_SOURCEHOST	事象が発生した宛先エージェントのホスト名	
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	1110
		実行 ID	A3	実行 ID
		フレキシブルジョブ ID	FX_ID	どのフレキシブルジョブの実行かを特定するための ID
宛先エージェントのホスト名		FX_DSTAGTNAME	宛先エージェントのホスト名	

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	固有情報	宛先エージェントの IP アドレス	FX_DSTAGTIP	宛先エージェントの IP アドレス
		マネージャーホスト名	FX_MGRNAME	マネージャーホスト名

(凡例)

－：該当しない。

(66) 一斉実行先の宛先エージェント実行時間監視タイムアウトイベントの属性

一斉実行先の宛先エージェント実行時間監視タイムアウトイベントの属性を次の表に示します。

表 A-67 一斉実行先の宛先エージェント実行時間監視タイムアウトイベントの属性

属性種別		項目	属性名	内容
基本属性		イベント ID	－	000041B1
		メッセージ	－	KAVS8101-E Status monitoring of the flexible job will be stopped. (ユニット完全名：実行 ID，保守情報) KAVS8101-E フレキシブルジョブの実行状態監視を終了します (ユニット完全名：実行 ID，保守情報)
		詳細情報	－	－
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Error
		ユーザー名	USER_NAME	ジョブネット登録ユーザ名 (JP1 ユーザー名)
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	JOB
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名:/ジョブネット名/ジョブ名
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	JOBNET
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名:/ルートジョブネット名
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	スケジューラーサービス名:/ジョブネット名/ジョブ名
		事象種別	OCCURRENCE	END
		終了コード	RESULT_CODE	終了コード
	事象発生元ホスト名	JP1_SOURCEHOST	事象が発生した宛先エージェントのホスト名	
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX

属性種別	項目	属性名	内容
拡張属性	固有情報	AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION 1110
		実行 ID	A3 実行 ID
		フレキシブルジョブ ID	FX_ID どのフレキシブルジョブの実行結果かを特定するための ID
		宛先エージェントのホスト名	FX_DSTAGTNAME 宛先エージェントのホスト名
		宛先エージェントの IP アドレス	FX_DSTAGTIP 宛先エージェントの IP アドレス
		マネージャーホスト名	FX_MGRNAME マネージャーホスト名

(凡例)

－：該当しない。

(67) 一斉実行先の宛先エージェント開始確認タイムアウトイベントの属性

一斉実行先の宛先エージェント開始確認タイムアウトイベントの属性を次の表に示します。

表 A-68 一斉実行先の宛先エージェント開始確認タイムアウトイベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容
基本属性	イベント ID	－	000041B2
	メッセージ	－	KAVS8116-E Status monitoring will stop, because the start of the flexible job could not be confirmed. (ユニット完全名：実行 ID，保守情報) KAVS8116-E フレキシブルジョブの開始が確認できなかったため、実行状態監視を終了します (ユニット完全名：実行 ID，保守情報)
	詳細情報	－	－
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY Error
		ユーザー名	USER_NAME ジョブネット登録ユーザ名 (JP1 ユーザー名)
		プロダクト名	PRODUCT_NAME /HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE JOB
		オブジェクト名	OBJECT_NAME スケジューラーサービス名:/ジョブネット名/ジョブ名
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE JOBNET

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	共通情報	登録名	ROOT_OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名:/ルートジョブネット名
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	スケジューラーサービス名:/ジョブネット名/ジョブ名
		事象種別	OCCURRENCE	END
		終了コード	RESULT_CODE	終了コード
		事象発生元ホスト名	JP1_SOURCEHOST	事象が発生した宛先エージェントのホスト名
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	1110
		実行 ID	A3	実行 ID
		フレキシブルジョブ ID	FX_ID	どのフレキシブルジョブの実行結果かを特定するための ID
		宛先エージェントのホスト名	FX_DSTAGTNAME	宛先エージェントのホスト名
		宛先エージェントの IP アドレス	FX_DSTAGTIP	宛先エージェントの IP アドレス
		マネージャーホスト名	FX_MGRNAME	マネージャーホスト名

(凡例)

－：該当しない。

(68) 一斉実行先の宛先エージェント実行完了 (正常終了) イベントの属性

一斉実行先の宛先エージェント実行完了 (正常終了) イベントの属性を次の表に示します。

表 A-69 一斉実行先の宛先エージェント実行完了 (正常終了) イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容
基本属性	イベント ID	－	000041B3
	メッセージ	－	KAVS8138-I The flexible job was executed. (ユニット完全名：実行 ID, 終了コード, 宛先エージェントのホスト名, 保守情報) KAVS8138-I フレキシブルジョブ(ユニット完全名：実行 ID)の実行が終了しました(終了コード, 宛先エージェントのホスト名, 保守情報)
	詳細情報	－	－

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Information
		ユーザー名	USER_NAME	ジョブネット登録ユーザ名 (JP1 ユーザー名)
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	JOB
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名:/ジョブネット名/ジョブ名
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	JOBNET
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名:/ルートジョブネット名
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	スケジューラーサービス名:/ジョブネット名/ジョブ名
		事象種別	OCCURRENCE	END
		終了コード	RESULT_CODE	終了コード
		事象発生元ホスト名	JP1_SOURCEHOST	事象が発生した宛先エージェントのホスト名
固有情報		プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	1110
		実行 ID	A3	実行 ID
		フレキシブルジョブ ID	FX_ID	どのフレキシブルジョブの実行結果かを特定するための ID
		宛先エージェントのホスト名	FX_DSTAGTNAME	宛先エージェントのホスト名
		宛先エージェントの IP アドレス	FX_DSTAGTIP	宛先エージェントの IP アドレス
		標準エラー出力	FX_STDERR	宛先エージェントで実行したユーザープログラムが出力した標準エラー出力
		開始時刻	FX_STARTTIME	宛先エージェントでのジョブ実行開始時刻
		終了時刻	FX_ENDTIME	宛先エージェントでのジョブ実行終了時刻
		マネージャーホスト名	FX_MGRNAME	マネージャーホスト名

(凡例)

—：該当しない。

(69) 一斉実行先のエージェント実行完了（警告終了）イベントの属性

一斉実行先のエージェント実行完了（警告終了）イベントの属性を次の表に示します。

表 A-70 一斉実行先のエージェント実行完了（警告終了）イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	イベント ID	—	000041B4	
	メッセージ	—	KAVS8138-I The flexible job was executed. (ユニット完全名：実行 ID，終了コード，宛先エージェントのホスト名，保守情報) KAVS8138-I フレキシブルジョブ(ユニット完全名：実行 ID)の実行が終了しました(終了コード，宛先エージェントのホスト名，保守情報)	
	詳細情報	—	—	
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Warning
		ユーザー名	USER_NAME	ジョブネット登録ユーザ名 (JP1 ユーザー名)
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	JOB
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名:/ジョブネット名/ジョブ名
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	JOBNET
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名:/ルートジョブネット名
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	スケジューラーサービス名:/ジョブネット名/ジョブ名
		事象種別	OCCURRENCE	END
		終了コード	RESULT_CODE	終了コード
		事象発生元ホスト名	JP1_SOURCEHOST	事象が発生した宛先エージェントのホスト名
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	1110
		実行 ID	A3	実行 ID
		フレキシブルジョブ ID	FX_ID	どのフレキシブルジョブの実行結果かを特定するための ID
		宛先エージェントのホスト名	FX_DSTAGTNAME	宛先エージェントのホスト名

属性種別	項目	属性名	内容	
拡張属性	固有情報	宛先エージェントの IP アドレス	FX_DSTAGTIP	宛先エージェントの IP アドレス
		標準エラー出力	FX_STDERR	宛先エージェントで実行したユーザープログラムが出力した標準エラー出力
		開始時刻	FX_STARTTIME	宛先エージェントでのジョブ実行開始時刻
		終了時刻	FX_ENDTIME	宛先エージェントでのジョブ実行終了時刻
		マネージャーホスト名	FX_MGRNAME	マネージャーホスト名

(凡例)

－：該当しない。

(70) 一斉実行先のエージェント実行完了 (異常終了) イベントの属性

一斉実行先のエージェント実行完了 (異常終了) イベントの属性を次の表に示します。

表 A-71 一斉実行先のエージェント実行完了 (異常終了) イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	イベント ID	－	000041B5	
	メッセージ	－	KAVS8138-I The flexible job was executed. (ユニット完全名：実行 ID，終了コード，宛先エージェントのホスト名，保守情報) KAVS8138-I フレキシブルジョブ(ユニット完全名：実行 ID)の実行が終了しました(終了コード，宛先エージェントのホスト名，保守情報)	
	詳細情報	－	－	
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Error
		ユーザー名	USER_NAME	ジョブネット登録ユーザ名 (JP1 ユーザー名)
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	JOB
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名:/ジョブネット名/ジョブ名
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	JOBNET
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名:/ルートジョブネット名
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	スケジューラーサービス名:/ジョブネット名/ジョブ名

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	共通情報	事象種別	OCCURRENCE	END
		終了コード	RESULT_CODE	終了コード
		事象発生元ホスト名	JP1_SOURCEHOST	事象が発生した宛先エージェントのホスト名
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	1110
		実行 ID	A3	実行 ID
		フレキシブルジョブ ID	FX_ID	どのフレキシブルジョブの実行結果かを特定するための ID
		宛先エージェントのホスト名	FX_DSTAGTNAME	宛先エージェントのホスト名
		宛先エージェントの IP アドレス	FX_DSTAGTIP	宛先エージェントの IP アドレス
		標準エラー出力	FX_STDERR	宛先エージェントで実行したユーザープログラムが出力した標準エラー出力
		開始時刻	FX_STARTTIME	宛先エージェントでのジョブ実行開始時刻
		終了時刻	FX_ENDTIME	宛先エージェントでのジョブ実行終了時刻
マネージャーホスト名	FX_MGRNAME	マネージャーホスト名		

(凡例)

－：該当しない。

(71) 一斉実行全宛先エージェント実行完了 (正常終了) イベントの属性

一斉実行全宛先エージェント実行完了 (正常終了) イベントの属性を次の表に示します。

表 A-72 一斉実行全宛先エージェント実行完了 (正常終了) イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容
基本属性	イベント ID	－	000041B6
	メッセージ	－	KAVS8149-I Broadcast execution has finished. (終了コード, マネージャーホスト名, ユニット完全名, 実行 ID, 保守情報) KAVS8149-I 一斉実行が終了しました(終了コード, マネージャーホスト名, ユニット完全名, 実行 ID, 保守情報)
	詳細情報	－	－

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Information
		ユーザー名	USER_NAME	ジョブネット登録ユーザ名 (JP1 ユーザー名)
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	JOB
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名:/ジョブネット名/ジョブ名
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	JOBNET
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名:/ルートジョブネット名
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	スケジューラーサービス名:/ジョブネット名/ジョブ名
		事象種別	OCCURRENCE	END
		終了コード	RESULT_CODE	終了コード
		事象発生元ホスト名	JP1_SOURCEHOST	事象が発生した一斉配信エージェントのホスト名
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	1110
		実行 ID	A3	実行 ID
		フレキシブルジョブ ID	FX_ID	どのフレキシブルジョブの実行結果かを特定するための ID
		開始時刻	FX_STARTTIME	宛先エージェントでのジョブ実行開始時刻
		終了時刻	FX_ENDTIME	宛先エージェントでのジョブ実行終了時刻
		マネージャーホスト名	FX_MGRNAME	マネージャーホスト名

(凡例)

－：該当しない。

(72) 一斉実行全宛先エージェント実行完了 (警告終了) イベントの属性

一斉実行全宛先エージェント実行完了 (警告終了) イベントの属性を次の表に示します。

表 A-73 一斉実行全宛先エージェント実行完了（警告終了）イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	イベント ID	—	000041B7	
	メッセージ	—	KAVS8149-I Broadcast execution has finished. (終了コード, マネージャーホスト名, ユニット完全名, 実行 ID, 保守情報) KAVS8149-I 一斉実行が終了しました(終了コード, マネージャーホスト名, ユニット完全名, 実行 ID, 保守情報)	
	詳細情報	—	—	
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Warning
		ユーザー名	USER_NAME	ジョブネット登録ユーザ名 (JP1 ユーザー名)
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	JOB
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名:/ジョブネット名/ジョブ名
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	JOBNET
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名:/ルートジョブネット名
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	スケジューラーサービス名:/ジョブネット名/ジョブ名
		事象種別	OCCURRENCE	END
		終了コード	RESULT_CODE	終了コード
		事象発生元ホスト名	JP1_SOURCEHOST	事象が発生した一斉配信エージェントのホスト名
		固有情報	プラットフォーム	PLATFORM
	AJS のアクションバージョン		ACTION_VERSION	1110
	実行 ID		A3	実行 ID
	フレキシブルジョブ ID		FX_ID	どのフレキシブルジョブの実行結果かを特定するための ID
	開始時刻		FX_STARTTIME	宛先エージェントでのジョブ実行開始時刻
	終了時刻		FX_ENDTIME	宛先エージェントでのジョブ実行終了時刻
	マネージャーホスト名		FX_MGRNAME	マネージャーホスト名

(凡例)

－：該当しない。

(73) 一斉実行全宛先エージェント実行完了 (異常終了) イベントの属性

一斉実行全宛先エージェント実行完了 (異常終了) イベントの属性を次の表に示します。

表 A-74 一斉実行全宛先エージェント実行完了 (異常終了) イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	イベント ID	－	000041B8	
	メッセージ	－	KAVS8149-I Broadcast execution has finished. (終了コード, マネージャーホスト名, ユニット完全名, 実行 ID, 保守情報) KAVS8149-I 一斉実行が終了しました(終了コード, マネージャーホスト名, ユニット完全名, 実行 ID, 保守情報)	
	詳細情報	－	－	
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Error
		ユーザー名	USER_NAME	ジョブネット登録ユーザ名 (JP1 ユーザー名)
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	JOB
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名:/ジョブネット名/ジョブ名
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	JOBNET
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名:/ルートジョブネット名
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	スケジューラーサービス名:/ジョブネット名/ジョブ名
		事象種別	OCCURRENCE	END
		終了コード	RESULT_CODE	終了コード
		事象発生元ホスト名	JP1_SOURCEHOST	事象が発生した一斉配信エージェントのホスト名
	固有情報	プラットフォーム	PLATFORM	Windows の場合：NT UNIX の場合：UNIX
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	1110
		実行 ID	A3	実行 ID
フレキシブルジョブ ID		FX_ID	どのフレキシブルジョブの実行結果かを特定するための ID	

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	固有情報	開始時刻	FX_STARTTIME	宛先エージェントでのジョブ実行開始時刻
		終了時刻	FX_ENDTIME	宛先エージェントでのジョブ実行終了時刻
		マネージャーホスト名	FX_MGRNAME	マネージャーホスト名

(凡例)

－：該当しない。

(74) 一斉実行全宛先エージェント実行完了 (宛先エージェントなし) イベントの属性

一斉実行全宛先エージェント実行完了 (宛先エージェントなし) イベントの属性を次の表に示します。

表 A-75 一斉実行全宛先エージェント実行完了 (宛先エージェントなし) イベントの属性

属性種別		項目	属性名	内容
基本属性		イベント ID	－	000041B9
		メッセージ	－	KAVS8159-W There is no destination agent for broadcast execution. (マネージャーホスト名, ユニット完全名, 実行 ID, 保守情報) KAVS8159-W 一斉実行の宛先エージェントがありません (マネージャーホスト名, ユニット完全名, 実行 ID, 保守情報)
		詳細情報	－	－
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Warning
		ユーザー名	USER_NAME	ジョブネット登録ユーザ名 (JP1 ユーザー名)
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	JOB
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名:/ジョブネット名/ジョブ名
		登録名タイプ	ROOT_OBJECT_TYPE	JOBNET
		登録名	ROOT_OBJECT_NAME	スケジューラーサービス名:/ルートジョブネット名
		オブジェクト ID	OBJECT_ID	スケジューラーサービス名:/ジョブネット名/ジョブ名
		事象種別	OCCURRENCE	END
		終了コード	RESULT_CODE	終了コード

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	共通情報	事象発生元ホスト名	JP1_SOURCEHOST	事象が発生した一斉配信エージェントのホスト名
		固有情報	プラットフォーム	PLATFORM
		AJS のアクションバージョン	ACTION_VERSION	1110
		実行 ID	A3	実行 ID
		フレキシブルジョブ ID	FX_ID	どのフレキシブルジョブの実行結果かを特定するための ID
		開始時刻	FX_STARTTIME	宛先エージェントでのジョブ実行開始時刻
		終了時刻	FX_ENDTIME	宛先エージェントでのジョブ実行終了時刻
		マネージャーホスト名	FX_MGRNAME	マネージャーホスト名

(凡例)

－：該当しない。

(75) プロセス異常終了イベントの属性 (互換用イベント)

プロセス異常終了イベントの属性を次の表に示します。

表 A-76 プロセス異常終了イベントの属性

属性種別		項目	属性名	内容
基本属性		イベント ID	－	000041F0
		メッセージ	－	KNAD3737-E JP1/AJS3：管理対象プロセス名 terminated abnormally. KNAD3737-E JP1/AJS3：管理対象プロセス名が異常終了しました
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Error
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	SPMD
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	異常終了したプロセス名
		事象種別	OCCURRENCE	NOTICE

(凡例)

－：該当しない。

(76) プロセス起動タイムアウトイベントの属性 (互換用イベント)

プロセス起動タイムアウトイベントの属性を次の表に示します。

表 A-77 プロセス起動タイムアウトイベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	イベント ID	—	000041F1	
	メッセージ	—	KNAD3613-W JP1/AJS3 timeout occurred in 管理対象プロセス名. continue KNAD3613-W JP1/AJS3 の管理対象プロセス名の起動がタイムアウトしました 処理を継続します	
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Warning
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	SPMD
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	起動タイムアウトしたプロセス名
		事象種別	OCCURRENCE	NOTICE

(凡例)

—：該当しない。

(77) プロセス再起動完了イベントの属性 (互換用イベント)

プロセス再起動完了イベントの属性を次の表に示します。

表 A-78 プロセス再起動完了イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	イベント ID	—	000041F2	
	メッセージ	—	KNAD3616-I The restart of the JP1/AJS3 of 管理対象プロセス名 has completed. KNAD3616-I JP1/AJS3 の管理対象プロセス名の再起動が完了しました	
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Information
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	SPMD
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	再起動したプロセス名
		事象種別	OCCURRENCE	NOTICE

(凡例)

－：該当しない。

(78) 起動前処理失敗イベントの属性 (互換用イベント)

起動前処理失敗イベントの属性を次の表に示します。

表 A-79 起動前処理失敗イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	イベント ID	－	000041F3	
	メッセージ	－	KNAD3953-E JP1/AJS3 pre-startup：起動前処理名 Fail KNAD3953-E JP1/AJS3 の起動前処理：起動前処理名が失敗しました	
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Error
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	SPMD
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	失敗したコマンド名
		事象種別	OCCURRENCE	NOTICE

(凡例)

－：該当しない。

(79) JP1/AJS3 起動完了イベントの属性

JP1/AJS3 起動完了イベントの属性を次の表に示します。

表 A-80 JP1/AJS3 起動完了イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	イベント ID	－	000041C0	
	メッセージ	－	KNAD3604-I JP1/AJS3 startup has finished KNAD3604-I JP1/AJS3 の起動が完了しました	
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Information
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	SPMD
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	JP1/AJS2

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	共通情報	事象種別	OCCURRENCE	NOTICE

(凡例)

－：該当しない。

(80) JP1/AJS3 停止イベントの属性

JP1/AJS3 停止イベントの属性を次の表に示します。

表 A-81 JP1/AJS3 停止イベントの属性

属性種別		項目	属性名	内容
基本属性		イベント ID	－	000041C1
		メッセージ	－	KNAD3743-I JP1/AJS3 has terminated KNAD3743-I JP1/AJS3 は終了します
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Information
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	SPMD
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	JP1/AJS2
		事象種別	OCCURRENCE	NOTICE

(凡例)

－：該当しない。

(81) 管理対象プロセス起動完了イベントの属性

管理対象プロセス起動完了イベントの属性を次の表に示します。

表 A-82 管理対象プロセス起動完了イベントの属性

属性種別		項目	属性名	内容
基本属性		イベント ID	－	000041C2
		メッセージ	－	KNAD3617-I The JP1/AJS3 管理対象プロセス名 startup has finished KNAD3617-I JP1/AJS3 の管理対象プロセス名の起動が完了しました
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Information
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2

属性種別		項目	属性名	内容
拡張属性	共通情報	オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	SPMD
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	起動したプロセス名
		事象種別	OCCURRENCE	NOTICE

(凡例)

－：該当しない。

(82) 管理対象プロセス停止イベントの属性

管理対象プロセス停止イベントの属性を次の表に示します。

表 A-83 管理対象プロセス停止イベントの属性

属性種別		項目	属性名	内容
基本属性		イベント ID	－	000041C3
		メッセージ	－	KNAD3746-I The JP1/AJS3 管理対象プロセス名 terminated KNAD3746-I JP1/AJS3 の管理対象プロセス名は終了します
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Information
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	SPMD
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	停止したプロセス名
		事象種別	OCCURRENCE	NOTICE

(凡例)

－：該当しない。

(83) 管理対象プロセス異常終了発生イベントの属性

管理対象プロセス異常終了発生イベントの属性を次の表に示します。

表 A-84 管理対象プロセス異常終了発生イベントの属性

属性種別		項目	属性名	内容
基本属性		イベント ID	－	000041C4
		メッセージ	－	KNAD3737-E The JP1/AJS3 管理対象プロセス名 terminated abnormally.

属性種別	項目	属性名	内容
基本属性	メッセージ	—	KNAD3737-E JP1/AJS3 の管理対象プロセス名は異常終了しました
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY Error
		プロダクト名	PRODUCT_NAME /HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE SPMD
		オブジェクト名	OBJECT_NAME 異常終了したプロセス名
		事象種別	OCCURRENCE NOTICE

(凡例)

—：該当しない。

(84) 管理対象プロセス起動タイムアウト発生イベントの属性

管理対象プロセス起動タイムアウト発生イベントの属性を次の表に示します。

表 A-85 管理対象プロセス起動タイムアウト発生イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容
基本属性	イベント ID	—	000041C5
	メッセージ	—	KNAD3613-W JP1/AJS3 timeout occurred in 管理対象プロセス名 continue KNAD3613-W JP1/AJS3 の管理対象プロセス名の起動がタイムアウトしました。処理を継続します
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY Warning
		プロダクト名	PRODUCT_NAME /HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE SPMD
		オブジェクト名	OBJECT_NAME 起動タイムアウトしたプロセス名
		事象種別	OCCURRENCE NOTICE

(凡例)

—：該当しない。

(85) 管理対象プロセス再起動完了イベントの属性

管理対象プロセス再起動完了イベントの属性を次の表に示します。

表 A-86 管理対象プロセス再起動完了イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	イベント ID	—	000041C6	
	メッセージ	—	KNAD3616-I JP1/AJS3 管理対象プロセス名 completed the restart up KNAD3616-I JP1/AJS3 の管理対象プロセス名の再起動が完了しました	
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Information
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	SPMD
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	再起動したプロセス名
		事象種別	OCCURRENCE	NOTICE

(凡例)

—：該当しない。

(86) 起動前処理失敗イベントの属性

起動前処理失敗イベントの属性を次の表に示します。

表 A-87 起動前処理失敗イベントの属性

属性種別	項目	属性名	内容	
基本属性	イベント ID	—	000041C7	
	メッセージ	—	KNAD3953-E JP1/AJS3 pre-startup : 起動前処理名 Fail KNAD3953-E JP1/AJS3 の起動前処理：起動前処理名が失敗しました	
拡張属性	共通情報	重大度	SEVERITY	Error
		プロダクト名	PRODUCT_NAME	/HITACHI/JP1/AJS2
		オブジェクトタイプ	OBJECT_TYPE	SPMD
		オブジェクト名	OBJECT_NAME	失敗したコマンド名
		事象種別	OCCURRENCE	NOTICE

(凡例)

—：該当しない。

付録 B データベースのバックアップとリカバリー

JP1/AJS3 のデータベースのバックアップおよびリカバリーについて説明します。

データベースに障害などが発生した場合、データベースを回復する運用方法には次の三つがあります。

- バックアップ強化機能で取得したバックアップファイルを使用してデータベースを回復させる方法
バックアップ強化機能を有効にしている組み込み DB で、`jajs_dbbackup` コマンドおよび `jajs_dbrestore` コマンドを使用して、データベースを回復させます。
- 回復時にシステムログを使用しないでデータベースを回復させる方法
任意のタイミング (JP1/AJS3 の停止時) で取得したバックアップファイルを使用して、データベースを回復させます。
- アンロードログファイルを使用してデータベースを回復させる方法
バックアップファイルとアンロードログファイルを使用して、データベースを回復させます。

バックアップ強化機能でのデータベースのバックアップおよびリカバリーについては、「[2.5 バックアップ強化機能を使用した JP1/AJS3 - Manager のバックアップとリカバリー](#)」を参照してください。

システムログを使用しない方法およびアンロードログファイルを使用する方法でのバックアップとリカバリーについて、次に説明します。

付録 B.1 システムログを使用しない運用でのバックアップとリカバリー


障害などが発生した場合、任意のタイミング (JP1/AJS3 の停止時) に取得したバックアップファイルを使用してデータベースを回復させます。この運用では、回復時にシステムログを使用しません。

(1) バックアップファイルの取得タイミング




JP1/AJS3 の環境に障害が発生した場合は、JP1/AJS3 の環境とスケジューラーデータベースの環境を、同期を取って回復する必要があります。そのため、JP1/AJS3 の運用を停止できるときは、JP1/AJS3 のバックアップファイルを取得するとともに、`ajsembdbbackup` コマンドを実行して、スケジューラーデータベースのバックアップファイルを取得してください。バックアップファイルを取得した場合、以前取得したバックアップファイルは任意の方法で削除して問題ありません。

バックアップファイルの取得タイミングを次の図に示します。

図 B-1 バックアップファイルの取得タイミング（システムログを使用しない運用）



（凡例）

-  : JP1/AJS3の運用を停止するタイミング
このタイミングでJP1/AJS3のバックアップファイルと、スケジューラーデータベースのバックアップファイルを取得する
-  : スケジューラーデータベースのバックアップファイル
-  : JP1/AJS3のバックアップファイル

(2) バックアップファイルの管理

データベースの回復時にバックアップファイルが必要になるため、取得したバックアップファイルを保存しておく必要があります。新たにバックアップファイルを取得する場合、それ以前に取得したバックアップファイルは不要になるため、必要に応じて削除してください。

(3) バックアップファイルの取得手順

バックアップファイルの取得手順を次に示します。

1. 該当するスケジューラーデータベースを使用するスケジューラーサービス、およびスケジューラーデータベースにアクセスする JP1/AJS3 のサービスをすべて停止する。
2. 操作対象となる組み込み DB を起動する。

- Windows の場合

対象の JP1/AJS3 Database _JFn (n は 0~9 または A~Z のどれか) サービスが開始していることを確認してください。開始していない場合は、対象の JP1/AJS3 Database _JFn サービスを開始してください。そのあと、`ajsembdbstatus` コマンドに `-s ust -id _JFn` (n は 0~9 または A~Z のどれか) オプションを指定して実行し、組み込み DB が稼働状態になっていること (UNIT-STAT が ONLINE になっていること) を確認してください。稼働状態になっていない場合は、`ajsembdbstart` コマンドに `-id _JFn` オプションを指定して実行してください。

- UNIX の場合

`ajsembdbstart` コマンドに `-id _JFn` (n は 0~9 または A~Z のどれか) オプションを指定して実行してください。そのあと、`ajsembdbstatus` コマンドに `-s ust -id _JFn` (n は 0~9 または A~Z の

どれか) オプションを指定して実行し、組み込み DB が稼働状態になっていること (UNIT-STAT が ONLINE になっていること) を確認してください。

3. ajsembdbbackup コマンドを実行し、バックアップファイルを取得する。

ajsembdbbackup コマンドには、-s オプションを指定しないでください。

4. ajsembdbstop コマンドを実行し、組み込み DB を停止する。

5. 手順 1 で停止したサービスを起動し、通常の運用を再開する。

ajsembdbbackup コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド ajsembdbbackup」を参照してください。

なお、バックアップファイルを取得するときに、スケジューラーサービスが稼働中であつたり、スケジューラーデータベースを参照および更新していたりすると、ajsembdbbackup コマンドがエラーになる場合があります。

(4) 障害発生時のデータベースの回復手順

障害のケースごとに回復手順を説明します。

なお、データベースの回復に使用するajsembdbbackup コマンド、ajsembdbrstr コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド」を、ajsembdbbuild コマンド、ajsembdbsetup コマンド、ajsembdbunset コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 2. セットアップコマンド」を参照してください。

(a) データ領域のディスクに障害が発生した場合

データ領域のディスクに障害が発生した場合の回復手順を次に示します。

なお、クラスタ環境で回復する場合は、次の操作は実行系で実施してください。待機系では実施しないでください。

1. 物理ホストおよびすべての論理ホストで、スケジューラーデータベースにアクセスする JP1/AJS3 のサービスをすべて停止する。

2. ajsembdbunset コマンドを実行し、データベース環境を削除する。

ajsembdbunset コマンドに、-e オプションを指定してください。

3. 障害を取り除く。

4. ajsembdbbuild コマンドを実行し、データベース環境を再構築する。

ajsembdbbuild コマンドの実行時、コマンドに指定する内容は、障害発生前のデータベース環境を構築したときと同じ内容にしてください。指定内容が異なると、このあとのスケジューラーデータベースの回復時にエラーが発生し、回復できません。

5. ajsembdbsetup コマンドを実行し、スケジューラーデータベースをセットアップする。
ajsembdbsetup コマンドの実行時、コマンドに指定する内容は、障害発生前の組み込み DB への移行のときと同じ内容にしてください。指定内容が異なると、このあとのスケジューラーデータベースの回復時にエラーが発生し、回復できません。
6. ajsembdbstop コマンドを実行し、組み込み DB を停止する。
7. ajsembdbstart コマンドに-r オプションを指定して実行し、システム領域を回復するモードで組み込み DB を起動する。
8. ajsembdbrstr コマンドに-M オプションを指定して実行し、組み込み DB のシステム領域を回復する。
9. ajsembdbstop コマンドを実行し、組み込み DB を停止する。
10. ajsembdbstart コマンドを実行し、組み込み DB を起動する。
11. ajsembdbrstr コマンドを実行し、スケジューラーデータベースを回復する。
ajsembdbrstr コマンドには、-ld オプションおよび-l オプションを指定しないでください。
12. ajsembdbbackup コマンドを実行する。
ajsembdbbackup コマンドを実行して、バックアップファイルを取得してください。
13. ajsembdbstop コマンドを実行し、組み込み DB を停止する。
14. 手順 1 で停止したサービスを起動する。

(b) データベースのシステムログファイルのディスクに障害が発生した場合

「(a) データ領域のディスクに障害が発生した場合」と同様に、データベースを再構築する必要があります。回復方法については、そちらを参照してください。

(c) JP1/AJS3 とデータベースに同時に障害が発生した場合

JP1/AJS3 とデータベースに同時に障害が発生した場合の回復手順を次に示します。

なお、クラスタ環境で回復する場合は、次の操作を実行系としてセットアップした環境で実施してください。待機系では実行しないでください。

1. 障害を取り除く。
2. JP1/AJS3 をバックアップファイルからリカバリーする。
JP1/AJS3 のリカバリーについては、「2. バックアップとリカバリー」を参照してください。
3. 該当するスケジューラーデータベースを使用するスケジューラーサービス、およびスケジューラーデータベースにアクセスする JP1/AJS3 のサービスをすべて停止する。
4. 操作対象となる組み込み DB を起動する。

- Windows の場合

対象の JP1/AJS3 Database _JFn (n は 0~9 または A~Z のどれか) サービスが開始していることを確認してください。開始していない場合は、対象の JP1/AJS3 Database _JFn サービスを開始してください。そのあと、ajsembdbstatus コマンドに -s ust -id _JFn (n は 0~9 または A~Z のどれか) オプションを指定して実行し、組み込み DB が稼働状態になっていること (UNIT-STAT が ONLINE になっていること) を確認してください。稼働状態になっていない場合は、ajsembdbstart コマンドに -id _JFn オプションを指定して実行してください。

- UNIX の場合

ajsembdbstart コマンドに -id _JFn (n は 0~9 または A~Z のどれか) オプションを指定して実行してください。そのあと、ajsembdbstatus コマンドに -s ust -id _JFn (n は 0~9 または A~Z のどれか) オプションを指定して実行し、組み込み DB が稼働状態になっていること (UNIT-STAT が ONLINE になっていること) を確認してください。

5. ajsembdbstop コマンドを実行し、組み込み DB を停止する。
6. ajsembdbstart コマンドに -r オプションを指定して実行し、システム領域を回復するモードで組み込み DB を起動する。
7. ajsembdbrstr コマンドに -M オプションを指定して実行し、組み込み DB のシステム領域を回復する。
8. ajsembdbstop コマンドを実行し、組み込み DB を停止する。
9. ajsembdbstart コマンドを実行し、組み込み DB を起動する。
10. ajsembdbrstr コマンドを実行し、スケジューラーデータベースを回復する。
ajsembdbrstr コマンドには、-ld オプションおよび -l オプションを指定しないでください。
11. ajsembdbstop コマンドを実行し、組み込み DB を停止する。
12. 手順 3 で停止したサービスを起動する。
必要に応じて、JP1/AJS3 サービスをコールドスタートで起動してください。

以上の手順を実施することで、JP1/AJS3 と同期を取ってデータベースをバックアップファイル取得時の状態まで回復させることができます。

(d) JP1/AJS3 に障害が発生した場合

「(c) JP1/AJS3 とデータベースに同時に障害が発生した場合」と同様の手順で回復してください。

付録 B.2 アンロードログ運用でのバックアップとリカバリー

障害などが発生した場合、バックアップファイルとアンロードログファイルを使用してデータベースを回復させます。

(1) バックアップファイルの取得方法

アンロードログ運用の場合、バックアップファイル取得方法には、次の2とおりがあります。

• JP1/AJS3 サービス停止中にバックアップファイルを取得する方法

スケジューラーデータベースのバックアップファイルを取得するときは、JP1/AJS3 の運用を停止する必要があります。JP1/AJS3 サービス停止中に取得したバックアップファイルで回復する場合は、バックアップ時点の状態に回復できます。また、バックアップファイルとともにアンロードログファイルを使用することで、バックアップ時点以降のスケジューラーデータベースの更新情報についても回復できます。

• JP1/AJS3 サービス稼働中にバックアップファイルを取得する方法

スケジューラーデータベースのバックアップファイルを取得するときに、JP1/AJS3 の運用を停止する必要はありません。ただし、JP1/AJS3 サービス稼働中に取得したバックアップファイルで回復する場合は、バックアップファイルだけでは回復できません。回復時は、バックアップファイルとともにアンロードログファイルを使用します。

それぞれのバックアップ方法の特徴を次の表に示します。

表 B-1 バックアップ方法の特徴

バックアップ方法	長所	短所
JP1/AJS3 サービス停止中にバックアップファイルを取得する方法	<ul style="list-style-type: none">アンロードログファイルの有無に関係なく、スケジューラーデータベースを回復できる。バックアップ時点の状態に回復できる。アンロードログファイルを使用すると、バックアップ時点以降の更新情報についても回復できる。	バックアップファイルを取得する前に、JP1/AJS3 の運用を停止する必要がある。
JP1/AJS3 サービス稼働中にバックアップファイルを取得する方法	JP1/AJS3 の運用中でも、バックアップファイルを取得できる。	<ul style="list-style-type: none">バックアップ時点以降のアンロードログファイルを失った場合は、この方法で取得したバックアップファイルからの回復はできない。バックアップ時点の状態には回復できない。

(2) バックアップファイルの取得タイミング

JP1/AJS3 の環境に障害が発生した場合は、JP1/AJS3 の環境とスケジューラーデータベースの環境を、同期を取って回復する必要があります。そのため、JP1/AJS3 の運用を停止できるときは、JP1/AJS3 のバックアップファイルを取得するとともに、`-s` オプションを指定しない `ajsembdbbackup` コマンドを実行して、スケジューラーデータベースのバックアップファイルを取得してください。JP1/AJS3 運用中の場合は、定期的に `-s` オプションを指定した `ajsembdbbackup` コマンドを実行して、スケジューラーデータベースのバックアップファイルを取得してください。


バックアップファイルの取得は、少なくともアンロードログファイル作成ディレクトリを含むディスクが満杯になる前に実施してください。アンロードログファイル作成ディレクトリを含むディスクが満杯の状態を実施すると、バックアップファイルの取得に失敗します。バックアップファイルを取得するタイミングで、少なくともアンロードログファイル 1 個分の空き容量が必要になります。

なお、これより早いタイミングで実施しても問題ありません。

バックアップファイルを取得した場合、取得時点より前に作成されたアンロードログファイル、および以前取得したバックアップファイルを削除できます。アンロードログファイルおよびバックアップファイルの削除方法については、「(3) バックアップファイルおよびアンロードログファイルの管理」を参照してください。

バックアップファイルの取得タイミングを次の図に示します。

図 B-2 バックアップファイルの取得タイミング (アンロードログ運用)



(凡例)

- : JP1/AJS3の運用を停止するタイミング
このタイミングでJP1/AJS3のバックアップファイルと、スケジューラーデータベースのバックアップファイルを取得する

: スケジューラーデータベースのバックアップファイル
- ▲ : JP1/AJS3の運用中にバックアップを取得するタイミング
このタイミングでスケジューラーデータベースのバックアップファイルを取得する

: JP1/AJS3のバックアップファイル

(3) バックアップファイルおよびアンロードログファイルの管理

データベースの回復時に、バックアップファイルとアンロードログファイルが必要になるため、それぞれを保存・管理しておく必要があります。

それぞれのファイルの管理について次に示します。

(a) アンロードログファイル

JP1/AJS3 の運用を続けると、アンロードログファイルが作成され続けるため、アンロードログファイル作成ディレクトリを含むディスクの容量が不足することがあります。このディスク容量の圧迫を回避する方法を次に示します。

- アンロードログファイルを削除する

スケジューラーデータベースの回復では、バックアップ時点以降に作成されたアンロードログファイルを使用するため、バックアップ時点より前に作成されたアンロードログファイルは不要になります。そのため、アンロードログファイル作成ディレクトリを含むディスクが満杯になる前にバックアップファイルを取得し、その時点より前に作成されたアンロードログファイルを任意の方法で削除してください。アンロードログファイルは、`ajsembdbbackup` コマンドの実行時刻とアンロードログファイルの作成時刻を比較し、コマンドの実行時刻より前に作成されたものを削除してください。

- アンロードログファイルをほかのディスクに移動する

別のディスクにアンロードログファイルを任意の方法で移動し、アンロードログファイル作成ディレクトリを含むディスクの空き容量を確保してください。アンロードログファイルを移動するとき、アンロードログファイル作成ディレクトリは移動しないでください。

また、この方法には、`ajsembdbrstr` コマンドで回復する際に使用するアンロードログファイルの数が多くなるため回復に掛かる時間が長くなるという問題があります。そのため、速やかにバックアップファイルを取得できない場合など、一時的な回避策として実行してください。

(b) バックアップファイル

アンロードログファイルが使用できなくなると、JP1/AJS3 サービス稼働中に取得したバックアップファイルからは回復できなくなります。JP1/AJS3 サービス停止中に取得したバックアップファイルについても保存してください。

(4) バックアップファイルの取得手順

取得方法ごとにバックアップ手順を説明します。

(a) JP1/AJS3 サービス停止中にバックアップファイルを取得する方法

JP1/AJS3 サービス停止中にバックアップファイルを取得する場合の手順を次に示します。

1. 該当するスケジューラーデータベースを使用するスケジューラーサービス、およびスケジューラーデータベースにアクセスする JP1/AJS3 のサービスをすべて停止する。

2. 操作対象となる組み込み DB を起動する。

- Windows の場合

対象の JP1/AJS3 Database _JFn (n は 0~9 または A~Z のどれか) サービスが開始していることを確認してください。開始していない場合は、対象の JP1/AJS3 Database _JFn サービスを開始してください。そのあと、`ajsembdbstatus` コマンドに `-s ust -id _JFn` (n は 0~9 または A~Z のどれか) オプションを指定して実行し、組み込み DB が稼働状態になっていること (UNIT-STAT が ONLINE になっていること) を確認してください。稼働状態になっていない場合は、`ajsembdbstart` コマンドに `-id _JFn` オプションを指定して実行してください。

- UNIX の場合

`ajsembdbstart` コマンドに `-id _JFn` (n は 0~9 または A~Z のどれか) オプションを指定して実行してください。そのあと、`ajsembdbstatus` コマンドに `-s ust -id _JFn` (n は 0~9 または A~Z の

どれか) オプションを指定して実行し、組み込み DB が稼働状態になっていること (UNIT-STAT が ONLINE になっていること) を確認してください。

3. ajsembddbbackup コマンドを実行し、バックアップファイルを取得する。

ajsembddbbackup コマンドには、-s オプションを指定しないでください。

4. ajsembdbstop コマンドを実行し、組み込み DB を停止する。

5. 手順 1 で停止したサービスを起動する。

ajsembddbbackup コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド ajsembddbbackup」を参照してください。

なお、バックアップファイルを取得するときにスケジューラーサービスが稼働中であつたり、スケジューラーデータベースを参照および更新していたりすると、ajsembddbbackup コマンドがエラーになる場合があります。

(b) JP1/AJS3 サービス稼働中にバックアップファイルを取得する方法

ajsembddbbackup コマンドに、-s オプションを指定して実行してください。

この方法でのバックアップは JP1/AJS3 の運用中に実行できますが、ajsembddbbackup コマンドとジョブ実行処理が競合することによって、双方の実行性能が若干低下します。ジョブの実行数ができるだけ少ない時間帯に実施してください。

ajsembddbbackup コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド ajsembddbbackup」を参照してください。

(5) 障害発生時のデータベースの回復手順

障害のケースごとに回復手順を説明します。

なお、データベースの回復に使用する ajsembdboplog コマンド、ajsembddbbackup コマンド、ajsembdbrstr コマンドの詳細については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 3. 通常の運用で使用するコマンド」を、ajsembdbbuild コマンド、ajsembdbsetup コマンド、ajsembdbunset コマンドについては、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス 2. セットアップコマンド」を参照してください。

(a) データ領域のディスクに障害が発生した場合

データ領域のディスクに障害が発生した場合の回復手順を次に示します。

なお、クラスタ環境で回復する場合は、次の操作を実行系としてセットアップした環境で実施してください。待機系では実行しないでください。

1. アンロードログファイルを取得する。

障害発生直前の更新状態に回復する場合、障害発生直前の更新情報が格納されているシステムログファイルからアンロードログファイルを作成する必要があります。

アンロードログファイルは、ajsembdboplog コマンドを実行することで作成できます。

ajsembdboplog コマンドの指定例を次に示します。

```
ajsembdboplog -f -g log4※1 -o /unloadlog/unloadlog_file※2
```

データベースの回復に使用するバックアップファイルを取得した時点から、ajsembdboplog コマンドでアンロードログファイルを作成した時点までの、すべてのアンロードログファイルを、事前にアンロードログファイル作成ディレクトリから退避してください。

注※1

-g オプションの指定値は、ajsembdbstatus コマンドに-l オプションを指定して実行することで、求められます。

組み込み DB が稼働状態の場合は、Status に表示されている文字列のうち、左から 2 文字目が「c」と表示されているシステムロググループを指定してください。組み込み DB が停止状態の場合は、Status に表示されている文字列のうち、左から 6 文字目が「c」と表示されているシステムロググループを指定してください。左から 2 文字目がすべて「n」で、6 文字目がすべて「-」の場合には、ajsembdboplog コマンドを実行しないで、出力済みのアンロードログファイルを退避してください。組み込み DB_JF0 が稼働中の場合のajsembdbstatus コマンドの実行例を次に示します。

```
ajsembdbstatus -l -id _JF0
```

Group	Type	Server	Gen No.	Status	Run ID	Block No.	Ex-Status
log1	sys	ajs2	1	<u>os-----</u>	47576555	1	63 -u-----
log2	sys	ajs2	2	<u>os-----</u>	47576555	64	64 -u-----
log3	sys	ajs2	3	<u>os-----</u>	47576555	65	65 -u-----
log4	sys	ajs2	4	<u>oc-d--u</u>	47576555	66	66 -x-----
log5	sys	ajs2	0	<u>os-----</u>	00000000	0	0 -u-----
log6	sys	ajs2	0	<u>os-----</u>	00000000	0	0 -u-----
log7	sys	ajs2	0	<u>os-----</u>	00000000	0	0 -u-----
log8	sys	ajs2	0	<u>os-----</u>	00000000	0	0 -u-----
log9	sys	ajs2	0	<u>os-----</u>	00000000	0	0 -u-----
log10	sys	ajs2	0	<u>os-----</u>	00000000	0	0 -u-----
log11	sys	ajs2	0	<u>os-----</u>	00000000	0	0 -u-----
log12	sys	ajs2	0	<u>os-----</u>	00000000	0	0 -u-----

実行例の場合は、Status に表示されている文字列（下線部分）のうち、左から 2 文字目が「c」と表示されている「log4」を-g オプションに指定する必要があります。

注※2

この指定例では、出力先ファイル名（アンロードログファイル名）に「/unloadlog/unloadlog_file」を仮定しています。

なお、バックアップ時点で回復する場合は、この操作は不要です。

2. 物理ホストおよびすべての論理ホストで、スケジューラーデータベースにアクセスする JP1/AJS3 のサービスをすべて停止する。

3. ajsembdbunset コマンドを実行し、データベース環境を削除する。

ajsembdbunset コマンドに、`-e` オプションを指定してください。

4. 障害を取り除く。

5. ajsembdbbuild コマンドを実行し、データベース環境を再構築する。

ajsembdbbuild コマンドの実行時、コマンドに指定する内容は、障害発生前のデータベース環境を構築したときと同じ内容にしてください。指定内容が異なると、このあとのスケジューラーデータベースの回復時にエラーが発生し、回復できません。

6. ajsembdbsetup コマンドを実行し、スケジューラーデータベースをセットアップする。

ajsembdbsetup コマンドの実行時、コマンドに指定する内容は、障害発生前の組み込み DB への移行のときと同じ内容にしてください。指定内容が異なると、このあとのスケジューラーデータベースの回復時にエラーが発生し、回復できません。

7. ajsembdbstop コマンドを実行し、組み込み DB を停止する。

8. ajsembdbstart コマンドに `-r` オプションを指定して実行し、システム領域を回復するモードで組み込み DB を起動する。

9. ajsembdbrstr コマンドに `-M` オプションを指定して実行し、組み込み DB のシステム領域を回復する。

10. ajsembdbstop コマンドを実行し、組み込み DB を停止する。

11. ajsembdbstart コマンドを実行し、組み込み DB を起動する。

12. ajsembdbrstr コマンドを実行し、スケジューラーデータベースを回復する。

障害発生直前の更新状態に回復する場合は、手順 1 で退避したアンロードログファイルまたは退避先のディレクトリを、ajsembdbrstr コマンドの `-l` オプションまたは `-ld` オプションに指定してください。データベース環境を再構築したあとに作成されたアンロードログファイルを指定しないでください。JP1/AJS3 サービス停止中に取得したバックアップファイルの取得時点に回復する場合は、`-ld` オプションまたは `-l` オプションを指定する必要はありません。

13. ajsembdbbackup コマンドを実行する。

ajsembdbbackup コマンドを実行して、バックアップファイルを取得してください。

14. ajsembdbstop コマンドを実行し、組み込み DB を停止する。

15. 手順 2 で停止したサービスを起動する。

(b) データベースのシステムログファイルのディスクに障害が発生した場合

データベースのシステムログファイルに障害が発生した場合、「(a) データ領域のディスクに障害が発生した場合」と同様にデータベースを再構築する必要があります。

「(a) データ領域のディスクに障害が発生した場合」の手順のうち、手順 1 については、システムログファイルを二重化している場合にだけ実施できます。

(c) JP1/AJS3 とデータベースに同時に障害が発生した場合

JP1/AJS3 とデータベースに同時に障害が発生した場合の回復手順を次に示します。

なお、クラスタ環境で回復する場合は、次の操作を実行系としてセットアップした環境で実施してください。待機系では実行しないでください。

1. 障害を取り除く。

2. JP1/AJS3 をバックアップファイルからリカバリーする。

JP1/AJS3 のリカバリーについては、「[2. バックアップとリカバリー](#)」を参照してください。

3. 該当するスケジューラーデータベースを使用するスケジューラーサービス、およびスケジューラーデータベースにアクセスする JP1/AJS3 のサービスをすべて停止する。

4. 操作対象となる組み込み DB を起動する。

- Windows の場合

対象の JP1/AJS3 Database _JFn (n は 0~9 または A~Z のどれか) サービスが開始していることを確認してください。開始していない場合は、対象の JP1/AJS3 Database _JFn サービスを開始してください。そのあと、ajsembdbstatus コマンドに `-s ust -id _JFn` (n は 0~9 または A~Z のどれか) オプションを指定して実行し、組み込み DB が稼働状態になっていること (UNIT-STAT が ONLINE になっていること) を確認してください。稼働状態になっていない場合は、ajsembdbstart コマンドに `-id _JFn` オプションを指定して実行してください。

- UNIX の場合

ajsembdbstart コマンドに `-id _JFn` (n は 0~9 または A~Z のどれか) オプションを指定して実行してください。そのあと、ajsembdbstatus コマンドに `-s ust -id _JFn` (n は 0~9 または A~Z のどれか) オプションを指定して実行し、組み込み DB が稼働状態になっていること (UNIT-STAT が ONLINE になっていること) を確認してください。

5. ajsembdbstop コマンドを実行し、組み込み DB を停止する。

6. ajsembdbstart コマンドに `-r` オプションを指定して実行し、システム領域を回復するモードで組み込み DB を起動する。

7. ajsembdbrstr コマンドに `-M` オプションを指定して実行し、組み込み DB のシステム領域を回復する。

8. ajsembdbstop コマンドを実行し、組み込み DB を停止する。

9. ajsembdbstart コマンドを実行し、組み込み DB を起動する。

10. ajsembdbrstr コマンドを実行し、スケジューラーデータベースを回復する。

この場合、JP1/AJS3 サービス停止中に取得したバックアップファイルが必要になります。

ajsembdbrstr コマンドには、-ld オプションおよび-l オプションを指定しないでください。

11. ajsembdbstop コマンドを実行し、組み込み DB を停止する。

12. 手順 3 で停止したサービスを起動する。

必要に応じて、JP1/AJS3 サービスをコールドスタートで起動してください。

以上の手順を実施することで、JP1/AJS3 と同期を取ってデータベースをバックアップファイル取得時の状態まで回復させることができます。

(d) JP1/AJS3 に障害が発生した場合

「(c) JP1/AJS3 とデータベースに同時に障害が発生した場合」と同様の手順で回復してください。

付録 C 各バージョンの変更内容

各バージョンでの変更点については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド 付録 B 各バージョンの変更内容」を参照してください。

付録 D このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド 付録 C このマニュアルの参考情報」を参照してください。

付録 E 用語解説

用語解説については、マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド 付録 D 用語解説」を参照してください。

索引

A

- ajsembdbreclaim コマンドを自動で実行する 289
- ajsembdbreclaim コマンドを手動で実行する 290
- ajstore コマンドでユニットを回復する 95

F

- FQDN 形式のホスト名に変更するときの作業の流れ 249

I

- IP アドレスを変更する 235

J

- jajs_killall.cluster 323
- JP1/AJS3 がサポートするシステム構成 310
- JP1/AJS3 がサポートする範囲 309
- JP1/AJS3 が動作しているホストの名称を変更する 226
- JP1/AJS3 が発行する JP1 イベント 475
- JP1/AJS3 起動時の起動モードとジョブの状態 (エージェントホスト) 161
- JP1/AJS3 強制停止シェルスクリプト 323
- JP1/AJS3 で使用するファイルのバックアップ 34
- JP1/AJS3 の稼働状況を確認する 124
- JP1/AJS3 のクラスタシステムでの前提条件 307
- JP1/AJS3 のディザスター・リカバリー 342
- JP1/AJS3 のディザスター・リカバリー運用の概要 343
- JP1/AJS3 のプロセスが起動, 停止, または異常終了したときに JP1 イベントを発行する 174
- JP1/AJS3 を使用したシステム運用の概要 22
- JP1/AJS3 を使用するシステムの設定情報のバックアップ 29
- JP1/AJS3 を使用するシステムの設定情報のリカバリー 52
- JP1/AJS3 - Agent の設定情報のバックアップ 41
- JP1/AJS3 - Agent の設定情報のバックアップが必要な作業 41

- JP1/AJS3 - Agent の設定情報のリカバリー 62
- JP1/AJS3 - Agent の設定情報のリカバリーに必要な作業 62
- JP1/AJS3 - Agent のバックアップ対象ファイル (UNIX の場合) 42
- JP1/AJS3 - Agent のバックアップ対象ファイル (Windows の場合) 41
- JP1/AJS3 - Agent のホスト名を変更する 232
- JP1/AJS3 - Manager の設定情報のバックアップ 34
- JP1/AJS3 - Manager の設定情報のバックアップが必要な作業 34
- JP1/AJS3 - Manager の設定情報のリカバリー 56
- JP1/AJS3 - Manager の設定情報のリカバリーに必要な作業 56
- JP1/AJS3 - Manager のバックアップ対象ファイル (UNIX の場合) 37
- JP1/AJS3 - Manager のバックアップ対象ファイル (Windows の場合) 34
- JP1/AJS3 - Manager のホスト名を変更する 227
- JP1/AJS3 - View によるジョブネットの退避・回復の操作 92
- JP1/AJS3 - View の環境設定ファイルのバックアップ 43
- JP1/AJS3 - View の設定情報のバックアップ 43
- JP1/AJS3 - View の設定情報のバックアップが必要な作業 43
- JP1/AJS3 - View の設定情報のリカバリー 64
- JP1/AJS3 - View の設定情報のリカバリーに必要な作業 64
- JP1/AJS3 - View のバックアップ対象ファイルおよびフォルダ 44
- JP1/AJS3 - View のリカバリー対象ファイル 67
- JP1/AJS3 - View のリカバリー対象ファイルおよびフォルダ (Windows ホストの場合) 65
- JP1/AJS3 - Web Console で使用するバックアップ対象ファイル (Linux の場合) 47
- JP1/AJS3 - Web Console で使用するバックアップ対象ファイル (Windows の場合) 46
- JP1/AJS3 - Web Console の設定情報のバックアップ 45

JP1/AJS3 - Web Console の設定情報のバックアップで必要な作業 45

JP1/AJS3 - Web Console の設定情報のリカバリー 68

JP1/AJS3 - Web Console の設定情報のリカバリーで必要な作業 68

JP1/AJS3 - Web Console のホスト名を変更する 233

JP1/Base の設定情報のバックアップ 32

JP1/Base の設定情報のリカバリー 56

JP1 イベント一覧 475

JP1 イベントの属性 481

JP1 を実行するために必要な情報のバックアップで必要な作業 48

JP1 を実行するために必要な情報のリカバリーで必要な作業 69

jqautocond スクリプト 302

O

ODBC の設定と ODBC ファイルデータソースの設定情報の変更 385

W

Web GUI (マネジメントポータル) を使用する 126

あ

アイコンイメージを作成した場合のバックアップ対象ファイル 45

い

異常終了した JP1/AJS3 のプロセスを再起動する 166

イベントジョブを使用した DNS 運用時に FQDN 形式のホスト名での運用に変更する 249

イベントリセット時のジョブネットおよびジョブの状態 161

う

ウォームスタート 161

ウォームスタートした場合のジョブネットおよびジョブの状態 145

運用サイクル 23

運用中に実施する作業内容 24

運用中に実施する作業内容と記載箇所 24

運用中のジョブネットおよびジョブの実行抑止 182

運用中の設定変更 179

え

エージェントホストおよびキューを追加・削除・変更する 272

か

外部 DB から組み込み DB に戻す場合の操作 399

外部 DB を利用する構成での運用 384

外部 DB を利用する場合の障害からの復旧 389

各バージョンの変更内容 620

カスタムジョブアイコンのリカバリー 67

カスタムジョブを使用する場合のバックアップ対象ファイル 45

稼働状況の監視 119

稼働状況レポート 124

カレンダーの設定情報のリカバリー 61

き

起動時または終了時の動作を変更する 135

起動条件監視中のジョブネットの停止 275

起動モードの指定を省略した場合のジョブネットおよびジョブの状態 160

起動モード別のジョブネットおよびジョブの状態 137

け

系 306

こ

コールドスタート 161

コールドスタートした場合のジョブネットおよびジョブの状態 153

コマンドによるジョブネットの退避・回復の操作 90

さ

再サブミット 177

最新の定義内容が有効になるユニット定義情報 214

再編成スクリプトのカスタマイズ 298

削除待ち 186

サポート範囲 307

し

システム全体のバックアップとリカバリー 72

システムの日時を変更する 241

実行系 306

実行結果の確認方法 110

実行時間や遅延の監視方法 115

実行登録中に変更したユニット定義情報を有効にする
215

実行登録中にユニット定義情報を変更する 212

障害発生時に障害を検知して対処する手段 165

ジョブ強制終了停止 218

ジョブ制限 218

ジョブネット制限 218

ジョブネットの実行結果を確認する 110

ジョブネットの実行時間を監視する 115

ジョブネットの退避・回復 85

ジョブネットやジョブの実行抑止 181

ジョブの実行抑止 181

す

スケジューラーサービス起動時のジョブネットおよび
ジョブの実行抑止 181

スケジューラーサービス強制停止 218

スケジューラーサービスだけを停止させる 218

スケジューラーサービスの停止 218

スケジューラーログの交代方法 221

[スタートアップ パラメータ] 135

せ

正常な運用を監視する 115

設定の変更 179

そ

その他の情報のバックアップ 48

その他の情報のリカバリー 69

た

待機系 306

退避および回復時の注意事項 87

退避した情報の格納場所 92

退避情報管理ファイル 93

退避情報ディレクトリ 93

退避ファイル 93

退避ボックス 93

退避・回復の概要 86

て

定義内容が再読み込みされるタイミング 214

ディザスターリカバリースタートした場合のジョブ
ネットおよびジョブの状態 154

ディザスター・リカバリー運用中の設定変更 377

ディザスター・リカバリー運用のサポート範囲 346

ディザスター・リカバリー運用のシステム構成例 348

ディザスター・リカバリー運用の前提条件 346

ディザスター・リカバリー運用をやめる場合の操作
382

ディザスター・リカバリーの仕組み 343

ディザスター・リカバリーの適用条件 347

データベースの使用状況を確認する 121

適用終了 186

適用中 186

デフォルトキューおよびキューを接続解除・接続する
273

な

夏時間帯から標準時間帯への切り替え 244

夏時間帯から標準時間帯への切り替え時スケジュール
245

は

排他実行リソースを変更する 273

バックアップ 27

バックアップの概要 29

ひ

標準時間帯から夏時間帯への切り替え 244

標準時間帯から夏時間帯への切り替え時スケジュール

[244](#)

標準時間と夏時間の切り替え [244](#)

ふ

フェールオーバー後の処理の流れ [317](#)

物理ホスト環境の前提条件 [308](#)

ほ

ホスト名変更に関する注意事項 [226](#)

ホットスタート [161](#)

ホットスタートの場合のジョブネットおよびジョブの状態 [137](#)

み

未使用領域率の表示（ジョブ実行環境） [302](#)

め

メインサイトに運用を切り戻す [371](#)

メインサイトを再構築する [370](#)

ゆ

ユニット定義のバックアップ [39](#)

ユニット定義のリカバリー [61](#)

ユニットを回復する手順 [91](#)

ユニットを退避する手順 [90](#)

り

リカバリー [27](#)

リカバリーの概要 [52](#)

リモートサイトに運用を切り替える [356](#)

リリース中止 [199](#)

リリース登録 [183](#)

リリース登録待ち [186](#)

リリース待ち [186](#)

ろ

ログ情報を確認する [120](#)

ログファイル [120](#)

論理ホスト環境の前提条件 [307](#)

 株式会社 日立製作所

〒100-8280 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
