

# Veritas NetBackup™ クラウド 管理者ガイド

UNIX、Windows および Linux

リリース 8.3

**VERITAS™**

# Veritas NetBackup™ クラウド管理者ガイド

最終更新日: 2020-09-18

## 法的通知と登録商標

Copyright © 2020 Veritas Technologies LLC. All rights reserved.

Veritas、Veritas ロゴ、および は、Veritas Technologies LLC または関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。その他の会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

この製品には、Veritas 社がサードパーティへの帰属を示す必要があるサードパーティ製ソフトウェア（「サードパーティ製プログラム」）が含まれる場合があります。サードパーティプログラムの一部は、オープンソースまたはフリーソフトウェアライセンスで提供されます。本ソフトウェアに含まれる本使用許諾契約は、オープンソースまたはフリーソフトウェアライセンスでお客様が有する権利または義務を変更しないものとします。このVeritas製品に付属するサードパーティの法的通知文書は次の場所から入手できます。

<https://www.veritas.com/about/legal/license-agreements>

本書に記載されている製品は、その使用、コピー、頒布、逆コンパイルおよびリバースエンジニアリングを制限するライセンスに基づいて頒布されます。Veritas Technologies LLC からの書面による許可なく本書を複製することはできません。

本書は、現状のまま提供されるものであり、その商品性、特定目的への適合性、または不侵害の暗黙的な保証を含む、明示的あるいは暗黙的な条件、表明、および保証はすべて免責されるものとします。ただし、これらの免責が法的に無効であるとされる場合を除きます。Veritas Technologies LLC およびその関連会社は、本書の提供、パフォーマンスまたは使用に関連する付随的または間接的損害に対して、一切責任を負わないものとします。本書に記載の情報は、予告なく変更される場合があります。

ライセンスソフトウェアおよび文書は、FAR 12.212 に定義される商用コンピュータソフトウェアと見なされ、Veritasがオンプレミスまたはホスト型サービスとして提供するかを問わず、必要に応じて FAR 52.227-19 「商用コンピュータソフトウェア - 制限される権利 (Commercial Computer Software - Restricted Rights)」、DFARS 227.7202 「商用コンピュータソフトウェアおよび商用コンピュータソフトウェア文書 (Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation)」、およびそれらの後継の規制に定める制限される権利の対象となります。米国政府によるライセンス対象ソフトウェアおよび資料の使用、修正、複製のリリース、実演、表示または開示は、本使用許諾契約の条項に従ってのみ行われるものとします。

Veritas Technologies LLC  
2625 Augustine Drive  
Santa Clara, CA 95054

<http://www.veritas.com>

## テクニカルサポート

テクニカルサポートはグローバルにサポートセンターを管理しています。すべてのサポートサービスは、サポート契約と現在のエンタープライズテクニカルサポートポリシーに応じて提供されます。サ

ポート内容およびテクニカルサポートの利用方法に関する情報については、次の **Web** サイトにアクセスしてください。

<https://www.veritas.com/support>

次の URL で **Veritas Account** の情報を管理できます。

<https://my.veritas.com>

現在のサポート契約についてご不明な点がある場合は、次に示すお住まいの地域のサポート契約管理チームに電子メールでお問い合わせください。

世界共通 (日本を除く)

[CustomerCare@veritas.com](mailto:CustomerCare@veritas.com)

日本

[CustomerCare\\_Japan@veritas.com](mailto:CustomerCare_Japan@veritas.com)

## マニュアル

マニュアルの最新バージョンがあることを確認してください。各マニュアルには、2 ページ目に最終更新日が記載されています。最新のマニュアルは、**Veritas** の **Web** サイトで入手できます。

<https://sort.veritas.com/documents>

## マニュアルに対するご意見

お客様のご意見は弊社の財産です。改善点のご指摘やマニュアルの誤謬脱漏などの報告をお願いします。その際には、マニュアルのタイトル、バージョン、章タイトル、セクションタイトルも合わせてご報告ください。ご意見は次のアドレスに送信してください。

[NB.docs@veritas.com](mailto:NB.docs@veritas.com)

次の **Veritas** コミュニティサイトでマニュアルの情報を参照したり、質問したりすることもできます。

<http://www.veritas.com/community/>

## Veritas Services and Operations Readiness Tools (SORT)

**Veritas SORT (Service and Operations Readiness Tools)** は、特定の時間がかかる管理タスクを自動化および簡素化するための情報とツールを提供する **Web** サイトです。製品によって異なりますが、**SORT** はインストールとアップグレードの準備、データセンターにおけるリスクの識別、および運用効率の向上を支援します。**SORT** がお客様の製品に提供できるサービスとツールについては、次のデータシートを参照してください。

[https://sort.veritas.com/data/support/SORT\\_Data\\_Sheet.pdf](https://sort.veritas.com/data/support/SORT_Data_Sheet.pdf)

# 目次

<b>第 1 章</b>	<b>NetBackup Cloud Storage について</b> .....	9
	Cloud Storage の機能について .....	9
	クラウド構成ファイルのカタログバックアップについて .....	13
	NetBackup クラウドストレージのサポート制限事項について .....	13
<b>第 2 章</b>	<b>クラウドストレージについて</b> .....	15
	NetBackup のクラウドストレージベンダーについて .....	15
	Amazon S3 クラウドストレージの API 形式について .....	16
	NetBackup 認定の Amazon S3 クラウドストレージベンダー .....	17
	Amazon S3 ストレージ形式の要件 .....	17
	Amazon S3 クラウドプロバイダのユーザーに必要な権限 .....	19
	Amazon S3 のクラウドストレージプロバイダのオプション .....	19
	Amazon S3 のクラウドストレージのオプション .....	24
	Amazon S3 のサーバーの詳細な構成オプション .....	27
	Amazon S3 クレデンシシャルブローカーの詳細 .....	29
	Amazon S3 対応クラウドプロバイダのプライベートクラウドについて .....	31
	Amazon S3 ストレージクラスについて .....	32
	NetBackup による Amazon 仮想プライベートクラウドサポート .....	33
	長期保持のための Amazon のデータの保護について .....	35
	Amazon のクラウド階層化を使用したデータの保護 .....	46
	NetBackup での Amazon IAM ロールの使用について .....	50
	NetBackup における Amazon S3 クラウドコネクタの文字制限につい .....	53
	て .....	
	Amazon Snowball および Amazon Snowball Edge を使用したデー .....	
	タの保護 .....	54
	Microsoft Azure クラウドストレージ API 形式について .....	70
	NetBackup 認定の Microsoft Azure クラウドストレージベンダー .....	70
	Microsoft Azure ストレージ形式の要件 .....	70
	Microsoft Azure クラウドストレージプロバイダのオプション .....	71
	Microsoft Azure のサーバーの詳細な構成オプション .....	75
	長期保持用の Microsoft Azure Archive データの保護 .....	77
	OpenStack Swift クラウドストレージの API 形式について .....	79
	NetBackup 認定の OpenStack Swift クラウドストレージベンダー .....	
	.....	80

OpenStack Swift のストレージ形式の要件 .....	80
OpenStack Swift のクラウドストレージプロバイダのオプション .....	81
OpenStack Swift のストレージ領域のオプション .....	85
OpenStack Swift のクラウドストレージの追加の構成オプション .....	88
OpenStack Swift プロキシ設定 .....	88
<b>第 3 章</b>	
<b>NetBackup のクラウドストレージの構成 .....</b>	<b>90</b>
NetBackup でクラウドストレージの構成を開始する前に .....	91
NetBackup のクラウドストレージの構成 .....	92
Cloud のインストール要件 .....	94
[拡張性のあるストレージ (Scalable Storage)] プロパティ .....	95
帯域幅スロットルの詳細設定 .....	97
帯域幅スロットルの詳細設定 .....	98
[クラウドストレージ (Cloud Storage)] プロパティ .....	100
クラウドストレージインスタンスの追加 .....	102
クラウドストレージホストプロパティの変更 .....	103
クラウドストレージホストのインスタンスの削除 .....	105
NetBackup CloudStore Service Container について .....	105
NetBackup CloudStore Service Container のセキュリティ証明書 .....	106
NetBackup CloudStore Service Container のセキュリティモード .....	108
NetBackup cloudstore.conf 設定ファイル .....	108
ホスト名ベースの証明書の配備 .....	113
ホスト ID ベースの証明書の配備 .....	115
クラウドバックアップ用のデータ圧縮について .....	116
クラウドストレージのデータ暗号化について .....	117
NetBackup クラウドストレージの暗号化の NetBackup KMS について .....	118
NetBackup クラウドストレージの暗号化の外部 KMS について .....	119
クラウドストレージサーバーについて .....	120
クラウドストレージのオブジェクトのサイズについて .....	120
クラウドストレージの NetBackup メディアサーバーについて .....	123
NetBackup クラウドのマスターホストとしてのメディアサーバーの使用 .....	124
クラウドストレージのストレージサーバーの構成 .....	125
KMS データベース暗号化の設定 .....	129
ストレージクラスの Amazon クラウドストレージへの割り当て .....	131
クラウドストレージサーバープロパティの変更 .....	132
NetBackup クラウドストレージサーバーのプロパティ .....	134
NetBackup クラウドストレージサーバー帯域幅スロットルのプロパティ .....	135

	NetBackup クラウドストレージサーバーの接続プロパティ .....	139
	NetBackup CloudCatalyst ストレージサーバーのプロパティ .....	147
	NetBackup クラウドストレージサーバーの暗号化プロパティ .....	148
	クラウドストレージのディスクプールについて .....	149
	クラウドストレージのディスクプールの構成 .....	149
	NetBackup クラウドストレージ暗号化の KMS キー名のレコードの保存 .....	158
	クラウド環境へのバックアップメディアサーバーの追加 .....	160
	クラウドストレージ用のストレージユニットの構成 .....	161
	クラウドストレージユニットのプロパティ .....	162
	クライアントとサーバーの最適比率の構成 .....	164
	メディアサーバーへのバックアップ通信量の制御 .....	165
	NetBackup アクセラレータバックアップと NetBackup 最適化合成バック アップについて .....	166
	NetBackup アクセラレータをクラウドストレージで有効にする .....	166
	最適化合成バックアップをクラウドストレージで有効にする .....	168
	バックアップポリシーの作成 .....	170
	クラウドストレージディスクプールプロパティの変更 .....	171
	クラウドストレージディスクプールのプロパティ .....	172
	証明書失効リスト (CRL) に対する証明書の検証 .....	174
	NetBackup クラウドの認証局 (CA) の管理 .....	175
<b>第 4 章</b>	<b>監視とレポート</b> .....	178
	クラウドバックアップの監視とレポートについて .....	178
	クラウドストレージジョブの詳細表示 .....	180
	圧縮率の表示 .....	180
	NetBackup クラウドストレージのディスクレポートの表示 .....	181
	クラウドストレージ暗号化用の KMS キー情報の表示 .....	182
<b>第 5 章</b>	<b>操作上の注意事項</b> .....	185
	NetBackup bpstsinfo コマンドの操作上の注意事項 .....	185
	追加のメディアサーバーを構成できない .....	186
	NetBackup アクセス制御が有効になっている場合、クラウドの構成が失敗 することがある .....	187
	クラウドストレージサーバーのアーティファクトの削除 .....	187
	csconfig reinitialize を使用した更新済みのクラウド構成設定のロー ド .....	187
	マスターサーバーとレガシークラウドストレージメディアサーバー間の通信 の有効化または無効化 .....	188

## 第 6 章

<b>トラブルシューティング</b> .....	191
統合ログについて .....	191
vxlogview コマンドを使用した統合ログの表示について .....	192
vxlogview を使用した統合ログの表示の例 .....	194
レガシーログについて .....	195
クラウドストレージ用の <b>NetBackup</b> ログファイルディレクトリの作成 .....	196
<b>NetBackup</b> クラウドストレージログファイル .....	197
libcurl ログの有効化 .....	200
<b>NetBackup</b> 管理コンソールを開けない .....	200
クラウドストレージの構成上の問題のトラブルシューティング .....	201
<b>NetBackup</b> の拡張性のあるストレージのホストプロパティを利用できない .....	202
<b>NetBackup CloudStore Service Container</b> への接続が失敗する .....	202
クラウドストレージのディスクプールを作成できない .....	204
クラウドストレージを作成できません .....	205
クラウドストレージサーバーへのデータ転送が、SSL モードで失敗する .....	206
<b>Amazon GovCloud</b> クラウドストレージの設定が非 SSL モードで失敗する .....	206
<b>Google Nearline</b> ストレージからのデータリストアは失敗する可能性がある .....	206
ブランクフルト地域でクラウドストレージ構成のバックアップが失敗することがある .....	207
クラウド圧縮オプションを使うクラウドストレージ構成のバックアップが失敗することがある .....	207
認証バージョン V2 でのストレージ領域のフェッチの失敗 .....	208
クラウドストレージの操作上の問題のトラブルシューティング .....	208
クラウドストレージバックアップが失敗する .....	209
<b>NetBackup CloudStore Service Container</b> の停止と起動 .....	214
nbcssc (レガシーメディアサーバー)、nbwmc、nbsl のプロセスを再起動するとすべての cloudstore.conf 設定が元に戻される .....	214
<b>NetBackup CloudStore Service Container</b> の起動とシャットダウンのトラブルシューティング .....	214
<b>GLACIER</b> リストアジョブのキャンセル後に bptm プロセスの終了に時間がかかる .....	215
<b>Amazon Glacier Vault</b> のイメージクリーンアップエラーの処理 .....	215
孤立したアーカイブの手動によるクリーンアップ .....	216
<b>Amazon Glacier Vault</b> からのリストアが 1 つのフラグメントで 24 時間より長くなる .....	216

GLACIER_VAULT からのリストアが Oracle データベースで 24 時間より長くかかる .....	216
Amazon IAM アクセス権がないために発生するエラーのトラブルシューティング .....	218
リストアジョブの開始時刻がバックアップジョブの終了時刻と重なるとリストアジョブが失敗する .....	224
Azure アーカイブからのリストアの後処理が失敗する .....	224
Amazon Snowball および Amazon Snowball Edge の問題のトラブルシューティング .....	225
索引 .....	227



# NetBackup Cloud Storage について

この章では以下の項目について説明しています。

- [Cloud Storage の機能について](#)
- [クラウド構成ファイルのカatalogバックアップについて](#)
- [NetBackup クラウドストレージのサポート制限事項について](#)

## Cloud Storage の機能について

NetBackup Cloud Storage では、クラウドの STaaS (Storage as a Service) ベンダーからデータをバックアップ、リストアできます。NetBackup Cloud Storage は NetBackup OpenStorage と統合されています。

表 1-1 に、NetBackup Cloud Storage で提供される機能の概要を示します。

表 1-1 機能

機能	詳細
構成ウィザード (Configuration Wizard)	[クラウドストレージサーバーの構成 (Cloud Storage Server Configuration)]ウィザードが組み込まれ、クラウドストレージのセットアップおよびストレージのプロビジョニングを容易に行うことができるようになりました。クラウドストレージのプロビジョニングは、完全に NetBackup インターフェースを介して行われるようになりました。
圧縮	NetBackup Cloud Storage Compression は、クラウドに送信する前にデータをインラインで圧縮します。圧縮機能は、LZO Pro (圧縮レベル 3) というサードパーティのライブラリを使います。

機能	詳細
暗号化	<p>NetBackup Cloud Storage の暗号化では、データがクラウドに送信される前にデータをインラインで暗号化します。暗号化はNetBackup キーマネジメントサービス (KMS) と連動することによって暗号化キーを管理する機能を利用します。</p> <p>暗号化機能では AES 256 暗号フィードバック (CFB) モードの暗号化を使用します。</p>
スロットル	<p>NetBackup Cloud Storage のスロットルでは、ネットワークとクラウド間のデータ転送速度を制御します。スロットル値は NetBackup メディアサーバーごとに設定されます。</p> <p>特定の実装では、クラウドへのバックアップとリストアによる WAN 使用率を制限する必要があります。この制限を実装して他のネットワークの動作を制約しないようにします。スロットルは NetBackup 管理者に NetBackup Cloud Storage のトラフィックを制限する機能を提供します。クラウドの WAN トラフィックに制限を実装することで、割り当てられた以上の帯域幅を消費できないようにします。</p> <p>NetBackup Cloud Storage スロットルを使用して、次の項目を構成および制御できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 読み込み操作および書き込み操作で異なる帯域幅値。</li> <li>■ 各クラウドプロバイダで一度にサポートされる最大接続数。</li> <li>■ 総帯域幅に対するネットワーク帯域幅の割合。</li> <li>■ 時間ブロックごとのネットワーク帯域幅。</li> </ul>
測定	<p>NetBackup Cloud Storage の測定レポートを使用して、NetBackup Cloud Storage 内のデータ転送を監視できます。</p> <p>クラウドベースのストレージは、永続的なバックアップイメージを使用する従来のテープまたはディスクメディアとは異なります。クラウドストレージベンダーは、保存されたバイトおよび転送されたバイトごとにクラウドベースのストレージのコストを計算します。</p> <p>NetBackup Cloud Storage ソフトウェアでは、保存および転送されるデータを最小限に抑えるために複数の技術を使用します。これらの技術により、保護データ量に関する従来のカタログベースの情報は、保存または転送されるデータ量と一致しくなくなります。測定によって、1 つ以上のクラウドベースのストレージプロバイダ間でメディアサーバーごとに転送されるデータ量をインストール時に監視できます。</p> <p>測定レポートは NetBackup OpsCenter で生成されます。</p>

機能	詳細
クラウドストレージサービス	<p>これは、バージョン 7.7.x から 8.1.2 のメディアサーバーにのみ該当します。</p> <p><b>NetBackup CloudStore</b> サービスコンテナ (nbcssc) プロセスでは、次の機能を実行します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 測定プラグインの測定情報の生成</li> <li>■ スロットルプラグインを利用したネットワーク帯域幅の使用率の制御</li> </ul> <p><b>メモ:</b> バージョン 8.1.2 以降の <b>NetBackup</b> メディアサーバーの場合、これらのクラウドストレージ機能は、<b>NetBackup Service Layer (nbsl)</b> サービスによって実行されます。</p> <p><b>Windows</b> では、このサービスは <b>NetBackup</b> によってインストールされる標準サービスです。<b>UNIX</b> では、このサービスは標準デーモンとして実行されます。</p> <p><b>NetBackup CloudStore Service Container (nbcssc)</b> は証明書ベースの認証をします。旧リリースで使われていたこの認証方法 (レガシー認証) はデフォルトにより無効化されます。クラウドストレージサーバーとして構成しているメディアサーバーを <b>NetBackup 8.1</b> 以降にアップグレードすることをお勧めします。</p> <p>これらのサーバーをアップグレードできない場合は、<b>NetBackup</b> マスターサーバーで [8.0 以前のホストとの安全でない通信を有効にする (Enable insecure communication with 8.0 and earlier hosts)] オプションを使用します。このオプションは、<b>NetBackup</b> 管理コンソールの [セキュリティ管理 (Security Management)]、[グローバルセキュリティ設定 (Global Security Settings)]、[安全な通信 (Secure Communication)] の順に選択したタブで利用できます。</p>
NetBackup Web 管理コンソール	<p><b>NetBackup Web</b> 管理コンソール (nbwmc) プロセスは、証明書とホスト管理の要求を管理します。</p> <p>このプロセスは、<b>NetBackup Cloud Storage</b> に関連する構成パラメータも制御するようになりました。</p> <p>このプロセスは、<b>Windows</b> では <b>NetBackup</b> サービスとしてインストールされ、<b>UNIX</b> では標準デーモンとして実行されます。</p>

機能	詳細
<p>NetBackup Service Layer</p>	<p>NetBackup Service Layer (nbsl) サービスは、NetBackup グラフィカルユーザーインターフェース (UI) と NetBackup ロジックとの間の通信を簡易化します。このサービスは、複数の NetBackup 環境を管理および監視する NetBackup OpsCenter を実行するために必要です。</p> <p>このサービスは、クラウドストレージにも必要で、現在は次の機能を実行します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 測定プラグインの測定情報の生成</li> <li>■ スロットルプラグインを利用したネットワーク帯域幅の使用率の制御</li> </ul> <p><b>メモ:</b> バージョン 7.7.x から 8.1.2 のメディアサーバーの場合、これらのクラウドストレージ機能は NetBackup Cloud Storage Service Container (nbcssc) が実行します。</p>
<p>ストレージプロバイダ (Storage providers)</p>	<p>Veritas ベリタス社では、現在複数のクラウドストレージプロバイダーをサポートしています。これらの各ベンダーについての詳細情報が利用可能です。</p> <p>p.15 の「<a href="#">NetBackup のクラウドストレージベンダーについて</a>」を参照してください。</p>
<p>OpsCenter レポート</p>	<p>OpsCenter の新しいクラウドレポートを使用して、クラウドストレージに送信されるデータを監視およびレポートできるようになりました。クラウドレポートには次の項目が含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ [ジョブの成功率 (Job Success Rate)]: クラウドベースのストレージでフィルタ処理されたドメイン、クライアント、ポリシー、ビジネスレベルビューにまたがるバックアップジョブレベルごとの成功率。</li> <li>■ [将来期限切れになるデータ (Data Expiring In Future)]: クラウドベースのストレージでフィルタ処理された次の 7 日間のそれぞれの日に期限切れになるデータ。</li> <li>■ [クラウドの計測 (Cloud Metering)]: クラウドプロバイダごとのクラウドに書き込まれたデータの履歴ビュー。</li> <li>■ [平均データ転送率 (Average Data Transfer Rate)]: クラウドプロバイダごとのクラウドへの平均データ転送速度の履歴ビュー。</li> <li>■ [クラウドの計測のチャージバック (Cloud Metering Chargeback)]: クラウドプロバイダごとのクラウドベースのストレージに課金されるコストのランキング、予測および分布ビュー。</li> </ul> <p><b>メモ:</b> NetBackup がサポートする Amazon S3 互換のすべてのクラウドプロバイダのうち、OpsCenter は Amazon S3 および Amazon GovCloud (S3) のみの監視およびレポートをサポートしています。</p> <p><b>メモ:</b> Amazon がクラウドサービスプロバイダである場合、OpsCenter は MSDP クラウドストレージサーバーがクラウドにアップロードするデータをレポートできません。</p>

## クラウド構成ファイルのカタログバックアップについて

NetBackup のカタログバックアッププロセスの間に次のクラウド構成ファイルがバックアップされます。

- 中間測定データを含んでいる、meter ディレクトリのすべての .txt ファイル
- CloudInstance .xml
- CloudProvider
- cloudstore conf
- libstspienencrypt.conf
- libstspimetering.conf
- libstspithrottling.conf
- libstspicloud\_provider\_name.conf

NetBackup がサポートするクラウドプロバイダに固有のすべての .conf ファイル  
カタログバックアップのプロセスの間にバックアップされるクラウド構成ファイルは次の場所にあります。

Windows の場合     install\_path\Veritas\NetBackup\var\global\wmc\cloudReviewer:  
Mongoose EOL change.11Jan19: Added due to JIRA NBU-65310.  
Introduced in Mammoth.

UNIX の場合         /usr/opensv/var/global/wmc/cloud

---

**メモ:** NetBackup カタログバックアップのプロセスでは、cacert.pem ファイルのバックアップは作成されません。

この cacert.pem ファイルはクラウドプロバイダに固有のファイルです。このファイルは NetBackup インストールの一部としてインストールされます。このファイルには NetBackup でサポートされる認証局 (CA) の証明書が含まれています。

---

## NetBackup クラウドストレージのサポート制限事項について

以下の項目は、NetBackup クラウドストレージの制限事項の一部です。

- クラウドベンダーは最適化された複製をサポートしません。
- クラウドベンダーはテープへの直接バックアップをサポートしません (NDMP による)。

- クラウドベンダーは、バックアップイメージのディスクボリュームスパニングをサポートしません。
- **NetBackup** クラウドがサポートしないプラットフォームに **NetBackup** マスターサーバーがインストールされている場合に、クラウドストレージサーバーの構成でこの問題が発生する場合があります。  
**NetBackup** がクラウドストレージでサポートするオペレーティングシステムについては、**NetBackup** オペレーティングシステム互換性一覧を参照してください。  
<http://www.netbackup.com/compatibility>
- **Hitachi** クラウドストレージでは、暗号化オプションを有効にしている場合は、合成バックアップが正常に実行されません。合成バックアップを正常に実行するには、**Hitachi** クラウドポータルでバケット(または名前空間)のバージョンングオプションを有効にする必要があります。バージョンングオプションを有効にする方法については、**Hitachi** クラウドプロバイダに問い合わせてください。
- クラウドストレージサーバーは、データを格納するために同じボリューム (バケットまたはコンテナ) を使用できません。各クラウドストレージサーバーに対して個別のボリューム (バケットまたはコンテナ) を作成する必要があります。
- **NetBackup 7.7.1** 以降のバージョンでは、フランクフルト地域を使ったクラウドストレージの構成をサポートしています。
- **NetBackup Cloud Storage** 設定ウィザードでは、以下の項目が英語でのみ表示されます。
  - すべてのクラウドプロバイダ名
  - クラウドプロバイダの説明
  - **AmazonGov** では、[Certificate File Name]、[Private Key File Name]、[Private Key Passphrase]、[Agency]、[Mission Name]、および[Role] のフィールド
  - **Openstack Swift** では、[Tenant Type]、[Tenant Value]、[User Type]、[User Domain Type]、[User Domain Value]、[Project Domain Type]、および [Project Domain Value] のフィールド
- **NetBackup** は IPv6 をサポートするようになりました。IPv6 をサポートするすべてのクラウドベンダーとプロキシサーバーの種類でのみ、サポートが利用可能です。

# クラウドストレージについて

この章では以下の項目について説明しています。

- [NetBackup のクラウドストレージベンダーについて](#)
- [Amazon S3 クラウドストレージの API 形式について](#)
- [Microsoft Azure クラウドストレージ API 形式について](#)
- [OpenStack Swift クラウドストレージの API 形式について](#)

## NetBackup のクラウドストレージベンダーについて

NetBackup では、クラウドストレージがストレージ API 形式に基づいてサポートされています。NetBackup でクラウドストレージ用にサポートされているすべてのクラウドベンダーは、サポート対象のいずれかの形式を使用しています。ストレージ API 形式およびクラウドベンダーについて詳しくは、以下を参照してください。

クラウドストレージの API 形式 p.16 の [表 2-1](#) を参照してください。

表では、各ストレージ API 形式の要件、およびそのストレージ API 形式を使用するクラウドベンダーの要件について説明するトピックへのリンクが提供されています。

サポート対象のクラウドベンダー [リンク](#) ([「NetBackup™ Enterprise Server and Server 8.0 - 8.x.x OS Software Compatibility List」](#)) をクリックして、NetBackup クラウドストレージとストレージ API 形式で認定されているクラウドベンダーのリストを特定します。

設定のヘルプについては、ストレージ API 形式に関する情報を参照してください。

ベンダーは、Veritas Technology Partners Program に参加して、認定を受けています。NetBackup では、これらのベンダーが提供するストレージにバックアップを送信できます。Veritas は NetBackup リリースの間にベンダーを認定する場合があります。リリース

の間で認定されたベンダーの場合、次の構成とマッピングパッケージをダウンロードしてインストールする必要があります。

NetBackup マスター互換性リストのランディングページに、お使いのリリースパッケージへのリンクが掲載されています。

<http://www.netbackup.com/compatibility>

p.16 の **表 2-1** を参照してください。では、NetBackup クラウドストレージで認定されているクラウドストレージ API を識別します。

**表 2-1** NetBackup でサポートされているクラウドストレージ API 形式

API 形式	詳細情報
Amazon S3	p.16 の「 <a href="#">Amazon S3 クラウドストレージの API 形式について</a> 」を参照してください。
Microsoft Azure	p.70 の「 <a href="#">Microsoft Azure クラウドストレージ API 形式について</a> 」を参照してください。
OpenStack Swift	p.79 の「 <a href="#">OpenStack Swift クラウドストレージの API 形式について</a> 」を参照してください。

## Amazon S3 クラウドストレージの API 形式について

NetBackup は、ストレージに Amazon S3 のストレージ API を使用するベンダーのクラウドストレージをサポートします。Amazon S3 のストレージ API ベンダー向けの要件と構成オプションに関する情報は、次のとおりです。

**表 2-2** Amazon S3 ストレージ API 形式の情報とトピック

情報	トピック
認定されたベンダー	p.17 の「 <a href="#">NetBackup 認定の Amazon S3 クラウドストレージベンダー</a> 」を参照してください。
要件	p.17 の「 <a href="#">Amazon S3 ストレージ形式の要件</a> 」を参照してください。
ストレージサーバーの構成オプション	p.19 の「 <a href="#">Amazon S3 のクラウドストレージプロバイダのオプション</a> 」を参照してください。
サービスホストとエンドポイント構成オプション	p.24 の「 <a href="#">Amazon S3 のクラウドストレージのオプション</a> 」を参照してください。
SSL、プロキシ、HTTP ヘッダーのオプション	p.27 の「 <a href="#">Amazon S3 のサーバーの詳細な構成オプション</a> 」を参照してください。



情報	トピック
クレデンシャルブローカーオプション	p.29 の「 <a href="#">Amazon S3 クレデンシャルブローカーの詳細</a> 」を参照してください。
ストレージクラス	p.32 の「 <a href="#">Amazon S3 ストレージクラスについて</a> 」を参照してください。

一部のベンダーは、Amazon S3 のストレージ形式 API を使用するプライベートクラウドをサポートしています。

p.31 の「[Amazon S3 対応クラウドプロバイダのプライベートクラウドについて](#)」を参照してください。

## NetBackup 認定の Amazon S3 クラウドストレージベンダー

リンク ([「NetBackup 8.0 - 8.x.x Hardware and Cloud Storage Compatibility List」](#)) をクリックして、NetBackup 8.3 リリースの時点で、Amazon S3 ストレージ API を使用する NetBackup クラウドストレージで認定されているベンダーを特定します。

ベンダーは Veritas Technology Partner Program (VTPP) に参加することで認定を受けることができます。

## Amazon S3 ストレージ形式の要件

次の表に、NetBackup における Amazon S3 形式のクラウドストレージの詳細と要件を示します。

表 2-3 Amazon クラウドストレージの要件

要件	詳細
ライセンス要件	クラウドストレージを許可する NetBackup ライセンスを保有している必要があります。
ベンダーアカウントの要件	お使いのベンダーが提供するストレージから作成、書き込み、読み取りを行うには、アカウントを取得する必要があります。

要件	詳細
バケット	<p>次に、Amazon ストレージバケットの必要条件を示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 つの Amazon アカウントにつき最大 100 個のバケットを作成できます。</li> <li>■ Amazon AWS Management Console を使用して空のバケットを削除できます。ただし、NetBackup でバケットを作成するときに、削除されたバケットの名前を再利用できないことがあります。</li> <li>■ NetBackup がサポートする Amazon のストレージ領域内にバケットを作成できます。</li> <li>■ バケットが別のユーザーによって使用されている場合、そのバケットはリストに表示されません。</li> </ul>
バケット名	<p>NetBackup で使うバケットを作成するには NetBackup を使うことをお勧めします。Amazon S3 インターフェースでは、NetBackup が許可しない文字を使用できる場合があります。したがって、NetBackup を使ってバケットを作成することにより、潜在的な問題を抑制できます。</p> <p>米国標準地域でのバケット名に関する NetBackup 必要条件を以下に示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ バケット名は 3 文字から 255 文字である必要があります。</li> <li>■ 国際標準化機構 (ISO) のラテン文字アルファベットの 26 文字の小文字。これらは英語のアルファベットと同じ小文字です。</li> <li>■ 0 から 9 までの整数。</li> <li>■ 次の文字 (バケット名の最初の文字としてこれを使用することはできません):                      ピリオド (.), 下線 (_), ダッシュ (-).                      ダッシュ -</li> </ul> <p>例外: ピリオド (.) は使用できません 通信に SSL を使用する場合。デフォルトでは、NetBackup は通信に SSL を使用します。</p> <p>p.139 の「<a href="#">NetBackup クラウドストレージサーバーの接続プロパティ</a>」を参照してください。</p> <p>次のシナリオでは、NetBackup でバケットを使用できません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ NetBackup がサポートしていない地域でバケットを作成した場合。</li> <li>■ バケットの名前がバケットの命名規則に従っていない場合。</li> <li>■ バケットに対して指定された権限が不足している場合。p.19 の「<a href="#">Amazon S3 クラウドプロバイダのユーザーに必要な権限</a>」を参照してください。</li> </ul>
ディスクプールの数	<p>最大 90 個のディスクプールを作成できます。90 個以上のディスクプールを作成しようとする、「ディスクボリュームの作成に失敗しました、要求が無効です」というエラーメッセージが生成されます。</p>

---

メモ: Amazon AWS と通信するには、SSL が有効になっている必要があります。  
NetBackup バックアップジョブは状態コード 87 で失敗します。


---

## Amazon S3 クラウドプロバイダのユーザーに必要な権限

Amazon (S3) クラウドプロバイダを NetBackup と連携させるには、次の権限が必要です。

- s3:CreateBucket
- s3:ListAllMyBuckets
- s3:ListBucket
- s3:GetBucketLocation
- s3:GetObject
- s3:PutObject
- s3>DeleteObject
- s3:RestoreObject

## Amazon S3 のクラウドストレージプロバイダのオプション

 図 2-1 は Amazon S3 クラウドストレージの [クラウドストレージサーバーの構成ウィザード (Cloud Storage Server Configuration Wizard)] パネルを示します。

**図 2-1** Amazon の[クラウドストレージサーバーの構成ウィザード (Cloud Storage Server Configuration Wizard)]パネル




表 2-4 では、Amazon S3 のストレージサーバー構成オプションについて説明します。

**表 2-4** Amazon S3 のクラウドストレージプロバイダの構成オプション

フィールド名	必要な内容
サービスホスト (Service host)	<p>お使いのベンダーのクラウドサービスのエンドポイントの名前をドロップダウンリストから選択します。</p> <p>ベンダーのクラウドサービスのエンドポイントがドロップダウンリストに表示されない場合は、クラウドストレージインスタンスを追加する必要があります。この表の[クラウドストレージの追加 (Add Cloud Storage)]の説明を参照してください。</p>

フィールド名	必要な内容
ストレージサーバー名 (Storage server name)	<p>ベンダーのデフォルトのストレージサーバーが表示されます。ドロップダウンリストには、使うことのできる名前のみが表示されます。複数のストレージサーバーが利用可能な場合は、デフォルト以外のストレージサーバーを選択できます。</p> <p>ドロップダウンリストには、クラウドストレージの論理名を使って別のストレージサーバー名を入力できます。Amazon の同一の物理サービスホストを参照する異なる複数の名前を使って、複数のストレージサーバーを作成できます。利用できる名前がリストにない場合は、ドロップダウンリストに新しいストレージサーバー名を入力して作成できます。</p> <p><b>メモ:</b> Amazon S3 対応クラウドプロバイダを構成するときに追加するストレージサーバー名を論理名にし、物理ホスト名と一致しないようにすることをお勧めします。例: Amazon GovCloud ストレージサーバーを追加するときに、「amazongov.com」または「amazon123.com」といった名前を使わないようにします。これらのサーバーは、クラウドストレージ構成時に失敗を引き起こす可能性のある物理ホストであることがあります。代わりに、「amazongov1」または「amazonserver1」などのストレージサーバー名を使います。</p> <p><b>メモ:</b> パブリッククラウドの場合は[クラウドストレージの追加 (Add Cloud Storage)]オプションが無効になります。既存のクラウドストレージを使う必要があります。</p>
クラウドストレージの追加 (Add Cloud Storage)	<p>クラウド配備の詳細を構成するには、[クラウドストレージの追加 (Add Cloud Storage)]をクリックします。カスタマイズしたクラウド配備は、[サービスホスト (Service Host)]ドロップダウンリストにリストされていないクラウドインスタンスを参照します。クラウド配備の詳細を構成した後は、サービスホストが[サービスホスト (Service Host)]ドロップダウンリストに表示されます。</p> <p>p.24 の「<a href="#">Amazon S3 のクラウドストレージのオプション</a>」を参照してください。</p> <p>追加したクラウドストレージは、NetBackup 管理コンソールを使って変更または削除できません。ただし、csconfig コマンドを使ってストレージサーバーを変更または削除できます。</p> <p><b>メモ:</b> Amazon S3 対応クラウドプロバイダのカスタムクラウドインスタンスを作成するには、NetBackup csconfig -a コマンドを使うことができます。nbdevconfig と tpconfig コマンドを実行する前に csconfig コマンドを実行する必要があります。</p> <p>これらのコマンドについて詳しくは、『<a href="#">NetBackup コマンドリファレンスガイド</a>』を参照してください。このガイドは次の URL から入手できます。</p> <p><a href="https://www.veritas.com/content/support/en_US/article.100040135.html">https://www.veritas.com/content/support/en_US/article.100040135.html</a></p>

フィールド名	必要な内容
メディアサーバー名 (Media server name)	<p><b>NetBackup</b> メディアサーバーをドロップダウンリストから選択します。ドロップダウンリストには、<b>NetBackup 8.3</b> 以降のメディアサーバーのみが表示されます。また、クラウドストレージサーバーの必要条件に適合するメディアサーバーのみがドロップダウンリストに表示されます。次のトピックでは、構成の必要条件について説明します。</p> <p>p.123 の「<a href="#">クラウドストレージの NetBackup メディアサーバーについて</a>」を参照してください。</p> <p>選択したホストが、機能と使用可能なストレージについてストレージベンダーのネットワークに問い合わせます。メディアサーバーはバックアップおよびリストアのためのデータムーバーにもなります。</p> <p>クラウドストレージをサポートするには、メディアサーバーが次の項目に適合している必要があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ クラウドストレージでオペレーティングシステムがサポートされている必要があります。<b>NetBackup</b> がクラウドストレージでサポートするオペレーティングシステムについては、<b>NetBackup オペレーティングシステム互換性一覧</b>を参照してください。  <a href="http://www.netbackup.com/compatibility">http://www.netbackup.com/compatibility</a></li> <li>■ すべてのメディアサーバーで、<b>NetBackup Service Layer (nbsl)</b> サービスを実行している必要があります。                      マスターサーバーで、<b>NetBackup Web 管理コンソール (nbwmc)</b>を実行している必要があります。</li> <li>■ <b>Amazon S3 互換クラウドプロバイダ</b>では、メディアサーバーで <b>NetBackup 8.3</b> 以降のリリースを動作している必要があります。</li> <li>■ クラウドストレージに使用する <b>NetBackup</b> メディアサーバーは、マスターサーバーのバージョンと同じ <b>NetBackup</b> バージョンにする必要があります。</li> </ul>
クレデンシャルの入力 (Enter Credentials)	<p>適用先: <b>Amazon GovCloud</b> のみ。</p> <p>このオプションはデフォルトで選択されます。アクセスキー ID と秘密アクセスキーを入力して、このウィザードパネルでクラウドストレージサーバーのクレデンシャルを設定するには、このオプションを選択します。</p>
資格情報ブローカーの使用 (Use Credentials Broker)	<p>適用先: <b>Amazon GovCloud</b> のみ。</p> <p>クレデンシャルブローカーを使ってクラウドストレージサーバーを構成するには、このオプションを選択します。このオプションを選択する場合は、次に表示される[資格情報ブローカーの使用 (<b>Use Credentials Broker</b>)]ウィザードパネルを使って資格情報ブローカーの情報を設定します。</p>

フィールド名	必要な内容
重複排除 (Deduplication)	<p>このオプションを有効にすると、重複排除データをクラウドにアップロードできる、CloudCatalyst ストレージサーバーが作成されます。</p> <p>次のいずれかに該当する場合、このオプションはグレー表示になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 選択したメディアサーバーに NetBackup 8.1 以降がインストールされていない</li> <li>■ CloudCatalyst がメディアサーバーオペレーティングシステムをサポートしていない</li> <li>■ CloudCatalyst がクラウドベンダーをサポートしていない</li> </ul> <p>このオプションを有効にした場合、[ローカルキャッシュディレクトリ (Local cache directory)]のデフォルトパスは /msdpc です。このディレクトリは、[参照 (Browse)]オプションを使用して変更できます。</p> <p>サポート情報については、NetBackup 互換性リストを参照してください。</p> <p><a href="http://www.netbackup.com/compatibility">http://www.netbackup.com/compatibility</a></p> <p>CloudCatalyst について詳しくは、『NetBackup Deduplication ガイド』を参照してください。</p> <p><a href="https://www.veritas.com/content/support/en_US/article.100040135.html">https://www.veritas.com/content/support/en_US/article.100040135.html</a></p>
ローカルキャッシュディレクトリ	<p>CloudCatalyst ストレージサーバー上のストレージのパスとして使用されるマウントパスを入力します。</p> <p>例: /space/mnt/esfs</p> <p>重複排除データは、クラウドにアップロードされる前に、このローカルキャッシュディレクトリに書き込まれます。キャッシュが大きくなるほど、NetBackup が要求をローカルで処理できる可能性が高くなり、読み取りと書き込みのためのクラウドアクセスが回避されます。</p> <p>注意:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ このパスは、CloudCatalyst キャッシュ専用のファイルシステムを指す必要があります。パスが他のデータやアプリケーションとストレージを共有していると、誤ったキャッシュ退去が発生します。</li> <li>■ NetBackup がローカルキャッシュディレクトリ内のファイルを管理します。ユーザーは、このディレクトリ内のファイルを手動で削除しないでください。</li> </ul>
アクセスキー ID (Access key ID)	<p>[資格情報ブローカーの使用 (Use Credentials Broker)]を選択する場合、Amazon GovCloud には適用されません。</p> <p>ベンダーアカウントのアクセスキー ID を入力します。</p> <p>アカウントがない場合は、[サービスプロバイダによるアカウントの作成 (Create an account with the service provider)]リンクをクリックします。</p>

フィールド名	必要な内容
シークレットアクセス キー (Secret access key)	[資格情報ブローカーの使用 (Use Credentials Broker)]を選択する場合、 Amazon GovCloud には適用されません。  ベンダーアカウントの秘密アクセスキーを入力します。100 文字以下である 必要があります。
IAM ロール (EC2) を使用する (Use IAM Role (EC2))	NetBackup は EC2 インスタンスに関連付けられた AWS IAM ロール名とク レデンシアルを取得します。  <b>メモ:</b> IAM ロールの場合、選択したメディアサーバーが EC2 インスタンスで ホストされている必要があります。  p.50 の「 <a href="#">NetBackup での Amazon IAM ロールの使用について</a> 」を参照し てください。
詳細設定 (Advanced Settings)	クラウドストレージホストの SSL、プロキシ、HTTP ヘッダー (サーバー側の暗 号化またはストレージクラス) の設定を変更するには、[詳細設定 (Advanced Settings)]をクリックします。  p.27 の「 <a href="#">Amazon S3 のサーバーの詳細な構成オプション</a> 」を参照してくだ さい。

## Amazon S3 のクラウドストレージのオプション

Amazon S3 プロバイダのウィザードパネルで[クラウドストレージの追加]をクリックすると  
[クラウドストレージの追加]ダイアログボックスが表示されます。次のタブが含まれます。

[全般設定 (General Settings)]タブ p.25 の [表 2-5](#) を参照してください。

[地域の設定 (Region Settings)]タブ p.26 の [表 2-6](#) を参照してください。

**メモ:** 複数の地域に対してクラウドストレージ配備を設定しない場合  
は、地域の設定を行う必要はありません。

---

**メモ:** Amazon 仮想プライベートクラウド (VPC) 環境でクラウドストレージサーバーを追加  
するには、考慮事項を確認してください。

p.33 の「[NetBackup による Amazon 仮想プライベートクラウドサポート](#)」を参照してく  
ださい。

---



表 2-5 [全般設定 (General Settings)] タブのオプション

オプション	説明
プロバイダの形式 (Provider Type)	<p>クラウドストレージプロバイダです。このフィールドの状態は次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ [クラウドストレージ (Cloud Storage)] ホストプロパティからクラウドストレージを追加するとアクティブになります。リストから必要なプロバイダを選択します。</li> <li>■ [クラウドストレージサーバーの構成ウィザード (Cloud Storage Server Configuration Wizard)] からクラウドストレージを追加するか [クラウドストレージ (Cloud Storage)] ホストプロパティから設定を変更すると非アクティブになります。ウィザードまたは [クラウドストレージ (Cloud Storage)] ホストプロパティで選択したホストを示します。</li> </ul>
サービスホスト (Service host)	<p>クラウドサービスプロバイダのホスト名を入力します。</p> <p>パブリッククラウドインスタンスを追加する場合は、クラウドストレージプロバイダからサービスホストの詳細を取得する必要があります。テキストボックスにサービスホストの詳細を入力します。</p> <p>プライベートクラウド配備のクラウドストレージインスタンスを追加する場合に、クラウドプロバイダが「<code>service.my-cloud.com/services/objectstore</code>」という URL を使ってアクセス可能な場合は、「<code>service.my-cloud.com</code>」といったサービスホスト名を入力します。</p> <p>カスタムインスタンスの場合、IPv6 のエンドポイントを使用するには、IPv6 対応のサービスホストを使用してインスタンスを更新するか、新しいインスタンスを作成する必要があります。</p> <p><b>メモ:</b> 「<code>http</code>」または「<code>https</code>」の接頭辞をサービスホスト名に付加しないでください。</p> <p><b>メモ:</b> デフォルト (米国東部 (北バージニア)) の AWS リージョンの VPC については、サービスホストとして <code>external-1.amazonaws.com</code> を使用します。<code>jasper</code></p>
サービスのエンドポイント (Service endpoint)	<p>クラウドサービスプロバイダのエンドポイントを入力します。</p> <p>[サービスエンドポイント (Service endpoint)] - クラウドサービスプロバイダのエンドポイントを入力します。たとえば、「<code>service.my-cloud.com/services/objectstore</code>」 URL を使ってクラウドプロバイダサービスにアクセス可能な場合、「<code>/services/objectstorage</code>」と入力します。</p> <p>クラウドプロバイダサービスが「<code>service.my-cloud.com</code>」URL から直接アクセス可能な場合は、空白のままにできます。</p>

オプション	説明
HTTP ポート (HTTP port)	非セキュアモードでクラウドプロバイダサービスにアクセスするときに入力することができる HTTP ポートを入力します。
HTTPS ポート (HTTPS port)	セキュアモードでクラウドプロバイダサービスにアクセスするときに入力することができる HTTPS ポートを入力します。
ストレージサーバー名 (Storage server name)	<p><b>NetBackup</b> を使って設定し、アクセスするクラウドストレージの論理名を入力します。</p> <p><b>メモ:</b> 同一のパブリックまたはプライベートクラウドストレージインスタンスに関連付けられた複数のストレージサーバーを設定できます。</p>
エンドポイントのアクセススタイル (Endpoint access style)	<p>クラウドサービスプロバイダのエンドポイントのアクセススタイルを選択します。</p> <p>デフォルトのエンドポイントのアクセススタイルは[パススタイル (Path Style)]です。</p> <p>クラウドサービスプロバイダが URL の仮想ホストも追加でサポートする場合は、[仮想ホストスタイル (Virtual Hosted Style)]を選択します。</p>

**メモ:** 複数の地域に対してクラウドストレージ配備を設定しない場合は、地域の設定を行う必要はありません。

表 2-6 [地域の設定 (Region Settings)] タブ

オプション	説明
地域名 (Region name)	クラウドストレージが配備された特定の地域を示す論理名を入力します。例: 東部
ロケーションの制約 (Location constraint)	<p>関連付けられた地域でのデータ転送操作でクラウドプロバイダサービスが使うロケーション識別子を入力します。パブリッククラウドストレージの場合、クラウドプロバイダからロケーション制約の詳細を取得する必要があります。</p> <p><b>メモ:</b> デフォルト (米国東部 (北バージニア)) の AWS リージョンの VPC については、ロケーション識別子として <b>US-east-1</b> を使用します。jasper</p>
サービスホスト (Service host)	地域のサービスホスト名を入力します。[全般設定 (General Settings)] タブで入力したサービスエンドポイント、HTTP ポート、HTTPS ポートの情報は、任意の地域から情報にアクセスするときに表示されます。
追加 (Add)	地域を追加する場合、[追加 (Add)] をクリックします。

## Amazon S3 のサーバーの詳細な構成オプション

次の表で、すべての Amazon S3 互換クラウドプロバイダに固有の SSL、HTTP ヘッダーの構成、プロキシサーバーオプションについて説明します。これらのオプションは[サーバーの詳細な構成 (Advanced Server Configuration)]ダイアログボックスに表示されます。

表 2-7 [全般設定 (General Settings)]タブのオプション

オプション	説明
SSL を使用する	<p>NetBackup とクラウドストレージプロバイダ間のユーザー認証またはデータ転送に SSL (Secure Sockets Layer) プロトコルを使う場合は、[SSL を使用する (Use SSL)]を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 認証のみ。[認証のみ (Authentication only)]- クラウドストレージにアクセスするときのユーザーの認証で SSL のみを使う場合は、このオプションを選択します。</li> <li>■ データ転送。SSL を使用してユーザーを認証して、NetBackup からクラウドストレージにデータを転送するにはこのオプションを選択します。</li> </ul> <p><b>メモ:</b> NetBackup は、SSL モードでクラウドストレージと通信するときに、認証局 (CA) による署名付き証明書のみをサポートします。クラウドサーバー (パブリックまたはプライベート) に CA による署名付き証明書があることを確認します。CA によって署名された証明書がない場合は、SSL モードでの NetBackup とクラウドプロバイダ間のデータ転送が失敗します。</p> <p><b>メモ:</b> Amazon GovCloud クラウドプロバイダの FIPS リージョン (s3-fips-us-gov-west-1.amazonaws.com) では、セキュアモードの通信のみがサポートされます。このため、FIPS 領域を持つ Amazon GovCloud クラウドストレージを設定するときに[SSL を使用する (Use SSL)]オプションを無効にすると、設定は失敗します。</p> <p><b>メモ:</b> Amazon GovCloud クラウドプロバイダの Glacier サービスエンドポイント (glacier.us-gov-west-1.amazonaws.com) は、NetBackup GLACIER_VAULT ストレージクラスを使用したセキュアモードの通信のみをサポートします。このため、GLACIER_VAULT ストレージクラスを使用して Amazon GovCloud クラウドストレージを設定するときに、[SSL を使用する (Use SSL)]オプションを無効にすると、設定は失敗します。</p>

オプション	説明
HTTP ヘッダー	<p>選択した HTTP ヘッダーに適切な値を指定します。[値 (Value)]列をクリックして、ドロップダウンリストを表示して値を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ [x-amz-server-side-encryption] - Amazon S3 クラウドストレージのデータを保護する場合は、[値 (Value)]ドロップダウンリストから <b>AE256</b> を選択します。                  AE256 は 256 ビット高度暗号化標準を意味します。                  ヘッダー値を <b>AE256</b> に設定すると、Amazon S3 クラウドストレージが受信するすべてのオブジェクトはクラウドに保存される前に暗号化されます。Amazon S3 サーバー側の暗号化では、現在利用可能な最強のブロック暗号 <b>AE256</b> を使ってデータが暗号化されます。さらに、この暗号化では、定期的に循環されるマスターキーを使ってキー自体が暗号化されます。 <p><b>メモ:</b> Amazon S3 クラウドストレージサーバーを作成するときに暗号化オプションをすでに有効化している場合は、このオプションを有効にする必要はありません。NetBackup がネットワーク上でデータを送信する前に、データがすでに暗号化されているためです。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ストレージクラスは、ストレージサーバーの作成時に設定されます。構成した後でストレージクラスを編集することはできません。</li> </ul> </li></ul>

表 2-8 [プロキシ設定 (Proxy Settings)]タブのオプション

オプション	説明
プロキシサーバーを使用する	<p>プロキシサーバーを使用しプロキシサーバーの設定を指定する場合は、[プロキシサーバーを使用する (Use Proxy Server)]オプションを選択します。[プロキシサーバーを使用する (Use Proxy Server)]オプションを選択すると、次の詳細を指定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ プロキシホスト (Proxy Host): プロキシサーバーの IP アドレスまたは名前を指定します。</li> <li>■ プロキシポート (Proxy Port): プロキシサーバーのポート番号を指定します。</li> <li>■ プロキシタイプ (Proxy Type): 次のいずれか 1 つのプロキシタイプを選択できます。                 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ HTTP  <b>メモ:</b> HTTP プロキシタイプのプロキシクレデンシヤルを提供する必要があります。</li> <li>■ SOCKS</li> <li>■ SOCKS4</li> <li>■ SOCKS5</li> <li>■ SOCKS4A</li> </ul> </li> </ul>

オプション	説明
プロキシのトンネリングを使用 (Use Proxy Tunneling)	<p>HTTP プロキシタイプのプロキシのトンネリングを有効にすることができます。</p> <p>[プロキシのトンネリングを使用 (Use Proxy Tunneling)]を有効にすると、HTTP CONNECT 要求がクラウドメディアサーバーから HTTP プロキシサーバーに送信され、TCP 接続がクラウドバックエンドストレージに直接転送されます。</p> <p>データは、接続からヘッダーまたはデータを読み取ることがなくプロキシサーバーを通過します。</p>
認証形式 (Authentication Type)	<p>HTTP プロキシタイプを使用している場合は、次のいずれかの認証形式を選択できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ なし (None): 認証が有効になりません。ユーザー名とパスワードは要求されません。</li> <li>■ NTLM: ユーザー名とパスワードが必要です。</li> <li>■ 基本 (Basic): ユーザー名とパスワードが必要です。</li> </ul> <p>[ユーザー名 (Username)]はプロキシサーバーのユーザー名です。</p> <p>[パスワード (Password)]は空にすることができます。最大 256 文字を使用できます。</p>

## Amazon S3 クレデンシャルブローカーの詳細

図 2-2は Amazon GovCloud クラウドストレージの[クラウドストレージサーバーの構成ウィザード (Cloud Storage Server Configuration Wizard)]のクレデンシャルブローカーパネルを示します。NetBackup でクラウドストレージサーバーを構成するときにクレデンシャルブローカーの詳細を追加します。

p.125 の「クラウドストレージのストレージサーバーの構成」を参照してください。

クレデンシャルブローカーの詳細は、その詳細を変更できる[クラウドストレージサーバーの構成 (Cloud Storage Server Configuration)]ダイアログボックスにも表示されます。

p.103 の「クラウドストレージホストプロパティの変更」を参照してください。

図 2-2 Amazon の[クラウドストレージサーバーの構成ウィザード (Cloud Storage Server Configuration Wizard)]パネル




表 2-9では、Amazon GovCloud のクレデンシャルブローカーのオプションについて説明します。

表 2-9 クレデンシャルブローカーの詳細

フィールド	説明
サービス URL (Service URL)	サービス URL を入力します。 例: <code>https://hostname:port_number/service_path</code>
エージェンシー (Agency)	エージェンシー名を入力します。
ミッション名 (Mission Name)	ミッション名を入力します。
役割	ロールを入力します。

フィールド	説明
証明書のファイル名 (Certificate File Name)	証明書のファイル名を入力します。
秘密鍵のファイル名 (Private Key File Name)	秘密鍵のファイル名を入力します。
秘密鍵のパスフレーズ (Private Key Passphrase)	秘密鍵のパスフレーズを指定するにはこのチェックボックスにチェックマークを付けます。100 文字以下である必要があります。  [秘密鍵のパスフレーズ (Private Key Passphrase)]は省略可能です。

**メモ:** 証明書ファイルと秘密鍵ファイルは次の場所に存在する必要があります。

UNIX の場合: `/usr/opensv/var/global/wmc/cloud`

Windows の場合: `install_path¥Veritas¥NetBackup¥var¥global¥wmc¥cloud`

**メモ:** クレデンシャルブローカーのパラメータについて詳しくは、Veritas テクニカルサポートチームにお問い合わせください。

## Amazon S3 対応クラウドプロバイダのプライベートクラウドについて

NetBackup はプライベートクラウドまたは次の Amazon S3 対応クラウドプロバイダのクラウドインスタンスをサポートします。

- Amazon GovCloud
- Cloudian HyperStore
- Hitachi 社
- Verizon 社

プライベートクラウドを構成する前に、NetBackup を配備して利用可能にする必要があります。

### [サーバーの詳細な構成 (Advanced Server Configuration)] ダイアログボックスを使用します。

[クラウドストレージ構成ウィザード (Cloud Storage Configuration Wizard)]のメディアサーバーの選択パネルで、[詳細設定 (Advanced Settings)] オプションをクリックします。次に、[サーバーの詳細な構成 (Advanced Server Configuration)] ダイアログボックスで、[SSL を使用する (Use SSL)]、[プロキシサーバーを使用する (Use Proxy Server)]、[HTTP ヘッダー (HTTP Headers)]などで関連オプションを選択します。

---

**メモ:** NetBackup は、SSL モードでのクラウドストレージとの通信時に、認証局 (CA) によって署名された証明書のみをサポートします。クラウドサーバー (パブリックまたはプライベート) に CA による署名付き証明書があることを確認します。CA によって署名された証明書がない場合は、SSL モードでの NetBackup とクラウドプロバイダ間のデータ転送が失敗します。

---

**メモ:** Amazon GovCloud クラウドプロバイダの FIPS リージョン (s3-fips-us-gov-west-1.amazonaws.com) では、セキュアモードの通信のみがサポートされます。したがって、Amazon GovCloud を FIPS リージョンで設定するときに [SSL を使用する (Use SSL)] オプションを無効にすると、設定が失敗します。

---

ウィザードパネルの [サービスプロバイダでアカウントを作成する (Create an account with service provider)] リンクは、アカウントを作成できるクラウドプロバイダの Web ページを開きます。プライベートクラウドを設定した場合は、構成処理の値が Web ページからなくなります。

## Amazon S3 ストレージクラスについて

NetBackup は、Amazon S3 と Amazon GovCloud のストレージクラスをサポートしています。クラウドストレージを構成する際に、オブジェクトまたはデータバックアップに割り当てる特定のストレージクラスを選択できます。オブジェクトはストレージクラスに応じて格納されます。

NetBackup は、次の Amazon S3 ストレージクラスをサポートしています。

- STANDARD
- STANDARD\_IA (IA は頻度が低いアクセスを表します。)
- ONEZONE\_IA (ライフサイクルなし) (IA は頻度が低いアクセスを表します。)  
単一ゾーンの耐性でアクセス頻度の低いデータをリストアするには、ONEZONE\_IA (頻度が低いアクセス) ストレージクラスを選択します。
- GLACIER  
CloudCatalyst を使用して Glacier に書き込まれたイメージは、リストア操作でのみ読み取れます。これらのイメージは、インポート、検証、複製の操作では読み取れません。  
CloudCatalyst Glacier ストレージサーバーが AIR ターゲットストレージサーバーとして構成されている場合、NetBackup はこのストレージサーバーにイメージを書き込みません。  
p.36 の「[Amazon Glacier でのデータの保護について](#)」を参照してください。
- GLACIER\_VAULT (CloudCatalyst ではサポート対象外)  
p.40 の「[Amazon Glacier Vault でのデータの保護について](#)」を参照してください。



- **Glacier Deep Archive**  
 CloudCatalyst を使用して Glacier Deep Archive に書き込まれたイメージは、リストア操作でのみ読み取れます。これらのイメージは、インポート、検証、複製の操作では読み取れません。  
 p.36 の「[Amazon Glacier でのデータの保護について](#)」を参照してください。
- **LIFECYCLE (CloudCatalyst ではサポート対象外)**  
 p.46 の「[Amazon のクラウド階層化を使用したデータの保護](#)」を参照してください。

Amazon S3 ストレージクラスについて詳しくは、「[Amazon S3 ストレージクラス](#)」を参照してください。

次のシナリオでは、NetBackup はデフォルトの STANDARD ストレージクラスをバックアップまたはオブジェクトに割り当てます。

- **Amazon S3 クラウドストレージを構成しているときに特定のストレージクラスを選択しない場合**
- **バックアップが以前の NetBackup バージョンで構成されたものである場合**

---

**メモ:** Glacier または Glacier Deep Archive からのリストアを開始すると、NetBackup でウォーム化の手順が開始されます。読み取るすべてのデータが S3 ストレージで利用可能になるまで、NetBackup によるリストアは実行されません。

ウォーム化の手順は、データが CloudCatalyst キャッシュにある場合も含め、Amazon を使用する場合は常に行われます。Glacier と Glacier Deep Archive 以外のストレージクラスの場合、ウォーム化の手順はほぼ即座に完了するため、大きな遅延は発生しません。Glacier と Glacier Deep Archive の場合も、以前にウォーム化されたファイルが S3 Standard ストレージに残っていれば、ウォーム化の手順に時間はかからない場合があります。ただし、使用している設定に応じて、数分、数時間、数日かかる場合があります。


---

p.131 の「[ストレージクラスの Amazon クラウドストレージへの割り当て](#)」を参照してください。

## NetBackup による Amazon 仮想プライベートクラウドサポート

NetBackup を使用して、Amazon 仮想プライベートクラウド (VPC) 環境に新しいクラウドストレージを追加できます。

次の図では、NetBackup がどのように VPC と統合するかが示されています。



図は次の点を示しています。

- VPC 環境内にメディアサーバーを配備する必要があります。
- ローカルまたは VPC 環境にマスターサーバーを配備できます。マスターサーバーがメディアサーバーと通信できるように設定します。
- パブリックサブネットでは、PC1 は、プライベート IP とエラスティック IP の両方を使用して、インターネットにアクセスできます。メディアサーバー 1 もインターネットにアクセスできます。パブリックサブネットでは、インターネットまたは VPC エンドポイントを使用して、ストレージバケットを認証してアクセスできます。
- プライベートサブネットでは、PC2 は、プライベート IP のみを使用し、インターネットにアクセスできません。また、メディアサーバー 2 もインターネットにアクセスできません。プライベートサブネットでは、VPC エンドポイントを使用して、ストレージバケットを認証してアクセスできます。
- VPC は特定のリージョンに制限されます。

### Amazon 仮想プライベートクラウド (VPC) 環境でクラウドストレージサーバーを設定するための考慮事項

- 特定のリージョンの新しいクラウドストレージサーバーを追加する必要があります。  
 p.24 の「[Amazon S3 のクラウドストレージのオプション](#)」を参照してください。
- 1 つのサービスホストに複数のリージョンを設定しないでください。

- サービスホストのリージョンを設定するときは、VPC のリージョンと同じである必要があります。別のリージョンは設定できません。たとえば、シンガポールリージョンの VPC 環境のクラウドストレージを追加する場合、サービスホストリージョンをシンガポールに設定する必要があります。
- デフォルト (米国東部 (北バージニア)) の AWS リージョンの VPC については、サービスホストとして `s3-external-1.amazonaws.com` を、ロケーション識別子として `us-east-1` を使用します。
- VPC 環境内でメディアサーバーを使用するように、NetBackup ポリシーを設定します。

## 長期保持のための Amazon のデータの保護について

次の Amazon クラウドストレージオプションを使用して、データの長期保持を実現できます。

- p.36 の「[Amazon Glacier でのデータの保護について](#)」を参照してください。
- p.40 の「[Amazon Glacier Vault でのデータの保護について](#)」を参照してください。

### GLACIER、GLACIER\_DEEP\_ARCHIVE、GLACIER\_VAULT ストレージクラスの違い: 用途

GLACIER と GLACIER\_VAULT ストレージクラスのどちらを使用するかを決めるには、次の表を参考にしてください。

GLACIER と GLACIER_DEEP_ARCHIVE ストレージ クラス	GLACIER_VAULT ストレージクラス
GLACIER と GLACIER_DEEP_ARCHIVE ストレージクラスは、S3 エンドポイントからのデータのアップロードと Glacier へのデータの移行に対応しています。	GLACIER_VAULT ストレージクラスは、Amazon Glacier サービスを使用した、Vault へのデータのアップロードに対応します。
GLACIER と GLACIER_DEEP_ARCHIVE ストレージクラスの場合、メタデータは STANDARD ストレージクラスに格納されます。	GLACIER_VAULT ストレージクラスの場合、メタデータは、STANDARD ストレージクラスと GLACIER_VAULT ストレージクラスに格納されます。
GLACIER の運用コストは、GLACIER_VAULT の場合より約 2% 高くなります。	GLACIER ストレージクラスと GLACIER_VAULT ストレージクラスの運用コストはほぼ同じです。GLACIER の方が GLACIER_VAULT より約 2% 高くなります。

## GLACIER と GLACIER\_DEEP\_ARCHIVE ストレージ クラス

変更不能な Vault ロック機能を使用する予定がない場合は、GLACIER と GLACIER\_DEEP\_ARCHIVE ストレージクラスを使用します。

GLACIER と GLACIER\_DEEP\_ARCHIVE ストレージクラスには、構成可能な取得保持期間があります。そのため、サイズや速度が原因で時間がかかるリストアに便利です。

オブジェクトがアップロードされると、Amazon S3 サービスコンソールで、すべてのオブジェクトとそのストレージクラスのプロパティが可視化されます。その結果、GLACIER と GLACIER\_DEEP\_ARCHIVE ストレージクラスを使用して作成された NetBackup イメージは、Amazon S3 サービスコンソールでより優れた可視性を得られます。

GLACIER\_VAULT ストレージクラス (Amazon Glacier サービスを使用) と GLACIER および GLACIER\_DEEP\_ARCHIVE ストレージクラス (Amazon S3 サービスを使用) との間にはアーキテクチャ上の違いがあります。そのため、両者の間には速度の差があり、ストレージクラスを選ぶ際の判断基準になります。

障害発生時のストレージクリーンアップ処理は、GLACIER と GLACIER\_DEEP\_ARCHIVE ストレージクラスの方が優れています。

## GLACIER\_VAULT ストレージクラス

コンプライアンス目的で変更不能な Vault ロックポリシーを使用するか、ランサムウェア攻撃からデータを保護することを計画している場合は、GLACIER\_VAULT ストレージクラスを使用します。

GLACIER\_VAULT ストレージクラスの取得保持期間は 24 時間 (固定値) です。p.216 の「[Amazon Glacier Vault からのリストアが 1 つのフラグメントで 24 時間より長くかかる](#)」を参照してください。

Amazon は、24 時間かけてアーカイブインベントリを更新します。そのため、GLACIER\_VAULT ストレージクラスを使用したバックアップ中のアーカイブのアップロードは、24 時間後にならないと Amazon Glacier サービスコンソールに反映されません。ただし、バックアップ中に生成されたメタデータから、Amazon S3 サービスコンソールでバックアップを部分的に可視化できます。Amazon Glacier サービスコンソールでは、個々のアーカイブを可視化できません。

GLACIER\_VAULT ストレージクラス (Amazon Glacier サービスを使用) と GLACIER および GLACIER\_DEEP\_ARCHIVE ストレージクラス (Amazon S3 サービスを使用) との間にはアーキテクチャ上の違いがあります。そのため、両者の間には速度の差があり、ストレージクラスを選ぶ際の判断基準になります。

障害発生時のストレージクリーンアップ処理は、GLACIER ストレージクラスの方が GLACIER\_VAULT ストレージクラスより優れています。

## Amazon Glacier でのデータの保護について

長期保持用にデータを保護するために、NetBackup を使用して Amazon (AWS) Glacier にデータをバックアップできます。NetBackup を使用して、GLACIER または GLACIER\_DEEP\_ARCHIVE ストレージクラスのストレージサーバーを作成できます。

## Amazon GLACIER または DEEP ARCHIVE ストレージクラスのクラウドストレージサーバーを構成するには

- 1 Amazon GLACIER または GLACIER\_DEEP\_ARCHIVE クラウドストレージサーバーを構成します。  
 p.125 の「クラウドストレージのストレージサーバーの構成」を参照してください。
- 2 GLACIER または GLACIER\_DEEP\_ARCHIVE ストレージ用の Amazon バケットを使用して、ディスクプールを作成します。  
 p.149 の「クラウドストレージのディスクプールの構成」を参照してください。
- 3 バックアップポリシーを作成します。  
 p.170 の「バックアップポリシーの作成」を参照してください。  
 『NetBackup 管理者ガイド Vol. 1』を参照してください。

必要な権限が付与されていることも確認します。p.19 の「Amazon S3 クラウドプロバイダのユーザーに必要な権限」を参照してください。

## Amazon Glacier にテープデータを複製するには

bpdduplicate コマンドを使用して、Amazon Glacier ストレージにテープデータを複製します。

### ベストプラクティス

データを Amazon Glacier に移行するようにストレージサーバーを構成する場合は、次の点を考慮してください。

- バケットが属する地域で GLACIER または GLACIER\_DEEP\_ARCHIVE がサポートされていることを確認してください。
- リストアは、取得保持期間を最短で 3 日に設定します。
- 時間を短縮してイメージのインポートのコストを削減するために、可能な場合には必ず True Image Recovery オプションを選択します。

Glacier に送信されたデータを取得するために、バックアップイメージのフラグメントごとに約 4 時間の固有の時間遅延があります。イメージのインポートのフェーズ 2 の場合、この時間遅延は Glacier ストレージのイメージでは一般的です。ただし、ポリシーの True Image Recovery を有効にすると、フェーズ 2 のインポートの遅延時間は、フラグメントごとに 4 時間から数分へと大幅に短縮されます。フェーズ 1 のインポートは、True Image Recovery がポリシーに対して有効になっているかどうかに関係なく、さらに高速です。

True Image Recovery のサポート対象の作業負荷およびファイルシステムについて詳しくは、『NetBackup 管理者ガイド Vol. 1』を参照してください。

イメージのインポート時におけるフェーズについて詳しくは、『NetBackup 管理者ガイド Vol. 1』を参照してください。

- 並列リストアでは、リストア時間を短縮できます。この操作では、論理的な境界に複数のイメージを作成するマルチストリーミングを使用してバックアップを作成します。
- 作業負荷個別リカバリ (GRT) または VMware シングルファイルリストア (SFR) では、マスター、メディア、クライアントでのタイムアウトが 5 時間以上増えます。

## 制限事項

次の制限事項を考慮してください。

- NetBackup アクセラレータ機能は、GLACIER または GLACIER\_DEEP\_ARCHIVE 用に作成されたストレージユニットのポリシーではサポートされていません。[アクセラレータ]チェックボックスは選択しないでください。

## Amazon Glacier からのデータのリストアについて

NetBackup イメージは、指定したストレージクラス (この場合は GLACIER または GLACIER\_DEEP\_ARCHIVE ストレージクラス) を持つオブジェクトのセットとして格納されます。Amazon Glacier からのリストアは 2 つの段階で行われます。

- オブジェクトは Amazon によって管理されている内部ステージング場所で最初に取得されます。
- そこから、宛先の場所にデータがリストアされます。

NetBackup は次の Amazon の取得形式をサポートします。

- Bulk 取得。5 時間から 12 時間で完了します。
- Standard 取得。3 時間から 5 時間で完了します。
- Expedited 取得。1 分から 5 分で完了します。

Amazon S3 ストレージクラスについて詳しくは、「[Amazon S3 ストレージクラス](#)」を参照してください。

---


**メモ:** Expedited 取得を指定すると、Amazon がリソース不足のため要求に失敗することがあります。このエラーが発生した場合は、Standard 取得または Bulk 取得を使用する必要があります。この場合、リストアジョブは失敗します (NetBackup 状態 5: リストアが完全に失敗しました)。

アクティビティモニターに、bpbrm からメッセージ「イメージのウォーム化に失敗しました 503 (Image warming failed 503)」が表示されます。CloudCatalyst サーバーの esfs\_storage ログに、エラー「GlacierExpeditedRetrievalNotAvailable: Glacier Expedited 取得は現在使用できません。後でもう一度実行してください。状態コード: 503 (GlacierExpeditedRetrievalNotAvailable: Glacier expedited retrievals are currently not available, please try again later status code: 503)」が表示されます。

---

リストアを実行すると、選択したオブジェクトのみがダウンロードされている間に、イメージフラグメント全体がリストアされます。

図 2-3 Amazon Glacier からのリストア



**メモ:** CloudCatalyst で Glacier を使用する場合、マスターサーバーの /usr/opensv/netbackup/bin ディレクトリで GLACIER\_RETRIEVAL タッチファイルを作成し、bulk、standard、または expedited の 3 つの文字列のいずれかを含めることができます。Bulk 取得オプションを使用しない場合に、このタッチファイルを作成できます。

Glacier を使用する場合、bulk、standard、または expedited を使用できます。DEEP\_ARCHIVE を使用する場合は、bulk または standard を使用できます。文字列が定義されておらず、タッチファイルが存在しない場合、NetBackup のデフォルトは bulk です。

CloudCatalyst 以外のクラウドストレージサーバーで Glacier を使用する場合は、Amazon Standard 取得のみがサポートされます。

Amazon S3 を使用したリストアについて詳しくは、「[アーカイブされたオブジェクトの復元 \(Restoring Archived Objects\)](#)」を参照してください。


## イメージフラグメントのリストアに関する考慮事項

**メモ:** このセクションは、CloudCatalyst には該当せず、CloudCatalyst 以外のストレージサーバーのみに該当します。

複数のイメージフラグメントに属するファイルとフォルダをリストアする場合は、次の点を考慮してください。

- 一度に 1 つのイメージフラグメントが取得されます。最初のイメージフラグメントの選択したファイルとフォルダがダウンロードされた後に、初めて次のイメージフラグメントが取得されます。
- リストア時間は、イメージフラグメントの数に応じて考慮する必要があります。たとえば、リストアするファイルが 2 つのフラグメントの一部である場合、さらに 6 時間から 10 時間が合計リストア時間に追加されます。

図 2-4 Amazon Glacier のイメージフラグメントのリストア



**メモ:** リストアの取得が開始された後にジョブをキャンセルすると、キャンセルの時点までにステージング場所で取得されたすべてのオブジェクトに対して費用が発生します。

## Amazon Glacier Vault でのデータの保護について


Amazon の Vault ロックポリシーを使用して長期保持用にデータを保護するため、NetBackup を使用して Amazon Glacier Vault にデータをバックアップできます。

NetBackup を使用して GLACIER\_VAULT ストレージクラスを作成する場合は、Vault 名と、Vault を作成する地域を指定します。



Amazon の Vault ロックポリシーを使用して、Vault でコンプライアンス制御を実行したり、Vault を WORM (Write Once Read Many) デバイスにすることができます。詳しくは、Amazon のマニュアルを参照してください。

図 2-5 Amazon Glacier Vault でのデータの保護



GLACIER\_VAULT ストレージクラスのクラウドストレージサーバーを構成するには

- 1 Amazon GLACIER Vault クラウドストレージサーバーを構成します。  
 p.125 の「クラウドストレージのストレージサーバーの構成」を参照してください。

---

メモ: 各ストレージサーバーに関連付けられる地域は 1 つのみです。

---

- 2 GLACIER ストレージ用の Amazon バケットを使用してディスクプールを作成します。  
 p.149 の「クラウドストレージのディスクプールの構成」を参照してください。

---

メモ: 目的の Vault が表示されない場合は、Vault が Vault 地域と同じ地域内に S3 バケットを持っていないか、ディスクプールを作成するストレージサーバーと対応する地域内に Vault が存在しないことを意味します。

---

- 3 Amazon コンソールを使用して Vault ロックポリシーを作成します。詳しくは、Amazon のマニュアルを参照してください。
- 4 バックアップポリシーを作成します。  
 p.170 の「バックアップポリシーの作成」を参照してください。

## ベストプラクティス

データを Amazon Glacier Vault にバックアップするようにストレージサーバーを構成する場合は、次の点を考慮してください。

- アーカイブの削除を禁止するために変更不能な Vault ロックポリシーを構成してある場合、Amazon Glacier Vault は、アーカイブが削除用にロック解除されるまで、アーカイブの削除を許可しません。そのため、バックアップポリシーに構成する保持期間は、Vault ロック期間より長く (2 週間以上、または環境内の GLACIER\_VAULT にデータをバックアップまたは複製するときにかかる再試行を含めた最大時間) する必要があります。そうしないと、イメージの有効期限が切れるときにイメージのクリーンアップジョブが失敗します。p.215 の「[Amazon Glacier Vault のイメージクリーンアップエラーの処理](#)」を参照してください。

- Vault は、二次的なデータバックアップ先として使用することをお勧めします。
- Vault ロックポリシーを使用する予定がある場合は、Vault に使用する保持レベルごとに Vault を作成してください。

- バックアップごとに格納されるデータのサイズを縮小するには、圧縮バックアップと増分バックアップを使用します。

- 時間を短縮してイメージのインポートのコストを削減するために、可能な場合には必ず True Image Recovery オプションを選択します。

Glacier に送信されたデータを取得するために、バックアップイメージのフラグメントごとに約 4 時間の固有の時間遅延があります。イメージのインポートのフェーズ 2 の場合、この時間遅延は Glacier ストレージのイメージでは一般的です。ただし、ポリシーの True Image Recovery を有効にすると、フェーズ 2 のインポートに費やされる時間は、フラグメントごとに 4 時間から数分へと大幅に短縮されます。フェーズ 1 のインポートは、True Image Recovery がポリシーに対して有効になっているかどうかに関係なく、さらに高速です。

True Image Recovery のサポート対象の作業負荷およびファイルシステムについて詳しくは、『[NetBackup 管理者ガイド Vol. 1](#)』を参照してください。

イメージのインポート時におけるフェーズについて詳しくは、『[NetBackup 管理者ガイド Vol. 1](#)』を参照してください。

## 制限事項

次の制限事項を考慮してください。

- NetBackup アクセラレータ機能は、GLACIER\_VAULT 用に作成されたストレージユニットのポリシーではサポートされていません。[アクセラレータ]チェックボックスは選択しないでください。
- GLACIER\_VAULT を使用する CloudCatalyst はサポートされません。
- Amazon GovCloud クラウドプロバイダの Glacier エンドポイント (glacier.us-gov-west-1.amazonaws.com) は、NetBackup GLACIER\_VAULT ストレージクラスを使用したセキュアモードの通信のみサポートします。このため、

GLACIER\_VAULT ストレージクラスを使用して Amazon GovCloud クラウドストレージを設定するときに、[SSL を使用する (Use SSL)] オプションを無効にすると、設定は失敗します。

## 権限

次の権限が必要です。


- glacier:ListVaults
- glacier:CreateVault
- glacier:DescribeVault
- glacier:UploadArchive
- glacier>DeleteArchive
- glacier:ListJobs
- glacier:Describejob
- glacier:InitiateJob
- glacier:GetJobOutput
- また、必要な S3 関連の IAM USER 権限があることも確認します。p.19 の「[Amazon S3 クラウドプロバイダのユーザーに必要な権限](#)」を参照してください。

権限に関連する問題について詳しくは、p.218 の「[Amazon IAM アクセス権がないために発生するエラーのトラブルシューティング](#)」を参照してください。を参照してください。

## Amazon Glacier Vault へのデータのバックアップについて

NetBackup のバックアップジョブを実行して、GLACIER\_VAULT ストレージクラスを使用してデータがバックアップされると、そのデータは一連のアーカイブとして Vault に格納されます。メタデータは、STANDARD ストレージクラスオブジェクトとして S3 バケットに格納されるほか、一連のアーカイブとして Amazon Glacier Vault に格納されます。

図 2-6 Amazon Glacier Vault へのバックアップ



注意事項:

- ネットワークの問題によりバックアップが失敗すると、部分的にバックアップされたデータが Vault に残り、ストレージ領域を占有します。
- 他のクラウドストレージクラスから Glacier へのデータ移動には、LIFECYCLE ストレージクラスの使用をお勧めします。p.46 の「Amazon のクラウド階層化を使用したデータの保護」を参照してください。ただし、他のクラウドストレージクラスから GLACIER\_VAULT にデータを移動するには、クラウドメディアサーバーをホストし、それを介してデータを複製する必要があります。これは、データ損失のコストを避けるための手順です。この回避策は、GLACIER\_VAULT ストレージクラスから他のクラウドストレージクラスにデータを移動する場合にも適用されます。

### Amazon Glacier Vault からのデータのリストアについて

NetBackup イメージは、一連のデータアーカイブとして GLACIER\_VAULT ストレージクラスに格納されます。Amazon Glacier Vault からのリストアは 2 つの段階で行われます。

- アーカイブはまず、Amazon が管理する内部ステー징場所で取得されます。
- そこから、ターゲットの場所にデータがリストアされます。


ステーjingのリストア操作には最短で 3 時間から 5 時間かかります。アーカイブは Amazon ステーjing場所で最大 24 時間利用できます。

---

**メモ:** NetBackup は Amazon Standard の取得をサポートしており、最短で 3 時間から 5 時間で完了します。リストアを実行すると、イメージフラグメント全体がステーjing場所にリストアされ、選択したオブジェクトのみがダウンロードされます。

---

図 2-7 Amazon Glacier Vault からのリストア




## イメージフラグメントのリストアに関する考慮事項

複数のイメージフラグメントに属するファイルとフォルダをリストアする場合は、次の点を考慮してください。

- 一度に 1 つのイメージフラグメントが取得されます。最初のイメージフラグメントの選択したファイルとフォルダがダウンロードされた後に、初めて次のイメージフラグメントが取得されます。
- リストア時間は、イメージフラグメントの数に応じて考慮する必要があります。たとえば、リストアするファイルが 2 つのフラグメントの一部である場合、さらに 6 時間から 10 時間が合計リストア時間に追加されます。

図 2-8 Amazon GLACIER\_VAULT のイメージフラグメントのリストア



**メモ:** リストアの取得が開始された後にジョブをキャンセルすると、キャンセルの時点までにステージング場所で取得されたすべてのオブジェクトに対して費用が発生します。

## Amazon のクラウド階層化を使用したデータの保護

クラウド階層化を使用してデータを保護するには、LIFECYCLE ストレージクラスを使用します。クラウド階層化を使用すると、データを STANDARD ストレージクラスまたは STANDARD\_IA ストレージクラスにバックアップしてから、STANDARD\_IA ストレージクラスまたは GLACIER ストレージクラスにデータを移行できます。データが各ストレージクラスに存在する日数を決定するストレージサーバーのプロパティを構成できます。このように、短期的または長期的なデータ保護のためにストレージサーバーを構成できます。

### Amazon LIFECYCLE ストレージクラスのクラウドストレージサーバーを構成する方法

- 1 Amazon LIFECYCLE クラウドストレージサーバーを構成します。  
 p.125 の「クラウドストレージのストレージサーバーの構成」を参照してください。
- 2 次のストレージサーバーのプロパティを構成します。
  - AMZ:UPLOAD\_CLASS

- AMZ:TRANSITION\_TO\_STANDARD\_IA\_AFTER
- AMZ:TRANSITION\_TO\_GLACIER\_AFTER

p.139の「[NetBackup クラウドストレージサーバーの接続プロパティ](#)」を参照してください。

### 3 LIFECYCLE ストレージクラスのディスクプールを作成します。

p.149の「[クラウドストレージのディスクプールの構成](#)」を参照してください。

### 4 バックアップポリシーを作成します。

p.170の「[バックアップポリシーの作成](#)」を参照してください。

## ベストプラクティス

- 選択されたバケットに既存のライフサイクルポリシーがないことを確認します。
- データを **GLACIER** に移行するように設定されている場合は、次の点を考慮してください。
  - バケットが属する地域で **Amazon Glacier** がサポートされていることを確認してください。
  - 複数のイメージを論理的な境界で取得するには、マルチストリームを使用できません。

## 制限事項

次の制限事項を考慮してください。

- **NetBackup** アクセラレータ機能は、**LIFECYCLE** 用に作成されたストレージユニットのポリシーではサポートされていません。[アクセラレータ]チェックボックスは選択しないでください。
- **LIFECYCLE** を使用した **CloudCatalyst** はサポートされません。

## 権限

次の権限が必要です。

- ライフサイクルポリシー関連の権限:
  - s3:PutLifecycleConfiguration
  - s3:GetLifecycleConfiguration
- オブジェクトタグ付け権限
  - s3:PutObjectTagging

---

**メモ:** バケット所有者は、デフォルトでは、これらの権限を持ちます。バケットの所有者は、アクセスポリシーを作成して他のユーザーにこれらの権限を付与できます。

---

- 必要な IAM USER 権限があることも確認します。p.19 の「[Amazon S3 クラウドプロバイダのユーザーに必要な権限](#)」を参照してください。


## LIFECYCLE ストレージクラスを使用したデータのバックアップについて

初期時には、バックアップデータはストレージサーバーのプロパティダイアログボックスの設定 `AMZ:UPLOAD_CLASS` によって決定されたストレージクラスに存在します (デフォルトは `STANDARD` です)。ただし、データが他のストレージクラスに移行するまでの期間は、次のストレージサーバーのプロパティを変更することで構成できます。

- `TRANSITION_TO_STANDARD_IA_AFTER`
- `TRANSITION_TO_GLACIER_AFTER`



図 2-9 指定可能な構成の LIFECYCLE ストレージクラスのバックアッププロセス



メモ: GLACIER または STANDARD\_IA から STANDARD ストレージクラス、または GLACIER から STANDARD\_IA ストレージクラスにデータを移動する場合は、クラウドメディアサーバーをホストし、それを介してデータを複製する必要があります。

ストレージサーバーのプロパティを変更した後、ストレージサーバーのディスクプールごとに新しいバックアップジョブが実行されると、新しいストレージサーバーのプロパティは、ディスクプールに関連付けられているバケットとそのバケットの古い非移行イメージに適用されます。

p.139 の「[NetBackup クラウドストレージサーバーの接続プロパティ](#)」を参照してください。

p.36 の「[Amazon Glacier でのデータの保護について](#)」を参照してください。

## LIFECYCLE ストレージクラスからのデータのリストアについて

リストアするときに、データが STANDARD または STANDARD\_IA ストレージクラスであれば、そのデータは宛先の場所にリストアされます。ただし、データが GLACIER ストレージクラスに存在していれば、データはまず Amazon によって管理されている内部ステージング場所で取得されます。それからデータは宛先の場所にリストアされます。したがって、STANDARD または STANDARD\_IA ストレージクラスからデータをリストアするためにかかる時間は、GLACIER ストレージクラスからデータをリストアするためにかかる時間よりもかなり短くなります。

p.38 の「[Amazon Glacier からのデータのリストアについて](#)」を参照してください。

## NetBackup での Amazon IAM ロールの使用について

AWS IAM ロールは、ID にどのタスクを実行する権限があるかを決定する権限ポリシーを伴う Amazon Web Services (AWS) の ID です。ロールを使用すると、通常は AWS リソースへのアクセス権がないユーザー、アプリケーション、またはサービスにアクセス権を委任できます。ロールは、それを必要とする誰でも引き受けることができます。あるユーザーがロールを引き受けると、一時的なセキュリティクレデンシアルが動的に作成され、ユーザーに提供されます。

たとえば、AWS Elastic Compute Cloud (EC2) インスタンスで実行するアプリケーションには、S3 サービスなどの他の AWS サービスにアクセスするクレデンシアルが必要です。従来の方法では、固定のクレデンシアルのアクセスキーとシークレットアクセスキーを提供します。IAM ロールの場合、一時的なクレデンシアルを使用して他の AWS サービスに接続します。

### 注意事項

NetBackup は、ストリームベースのバックアップ操作用に AWS IAM ロールをサポートしています。

1. NetBackup は、すべての S3 ストレージ通信用にメディアサーバーが構成されている AWS EC2 インスタンスに接続された AWS IAM ロールを使用します。
2. NetBackup は、AWS EC2 メタデータに接続することで、ロール名と一時的なクレデンシアルをフェッチします。
3. NetBackup マスターサーバーは、AWS EC2 インスタンスまたはオンプレミスに配備できます。マスターサーバーとメディアサーバー間の通信には、必須のネットワーク設定を行う必要があります。
4. IAM ロールを使用してデータをクラウドにバックアップする NetBackup メディアサーバーまたは CloudCatalyst メディアサーバーは、AWS EC2 インスタンスに配備する必要があります。

5. AWS EC2 インスタンスで実行している NetBackup メディアサーバーには、必須の権限を持つ AWS IAM ロールを接続する必要があります。p.19 の「[Amazon S3 クラウドプロバイダのユーザーに必要な権限](#)」を参照してください。
6. バックアップデータは、AWS IAM ロールが作成されたのと同じ AWS アカウントの S3 ストレージに格納されます。
7. NetBackup は、Amazon と Amazon Gov の両方のクラウドプロバイダについて、AWS IAM ロールベースの認証をサポートしています。
8. `csconfig` コマンドを使用すると、認証のみの目的で AWS IAM ロールを使用するように既存のクラウドストレージサーバー (エイリアス) を変更できます。
9. IAM ロールの割り当て、変更、無効化の操作を実行するには、AWS 管理コンソールを使用します。NetBackup は、ロール固有の情報を一切格納しません。
10. AWS EC2 インスタンスのメタデータサービスが NetBackup メディアサーバーにアクセスできることを確認してください。AWS コマンドの使用を確認します。次に例を示します。

ロール名を取得するには、次のコマンドを実行します。


```
curl
http://169.254.169.254/latest/meta-data/iam/security-credentials/
クレデンシャルを取得するには、次のコマンドを実行します。
```

```
curl
http://169.254.169.254/latest/meta-data/iam/security-credentials/role-name
```

11. AWS EC2 インスタンスのメタデータサービスは IPv4 のみでサポートされているため、IPv6 のみの配備では AWS IAM ロールを使用できません。
12. AWS IAM ロールは CloudCatalyst ストレージサーバーでもサポートされます。

## AWS IAM ロールの配備

次の図は、配備を示しています。



この図に示すとおり、NetBackup で AWS IAM ロールを使用する場合は次のようになります。

- NetBackup マスターサーバーは、オンプレミスまたはクラウドに配備できます。
- バックアップデータは、AWS IAM ロールが作成されたのと同じ AWS アカウントの S3 ストレージに格納されます。
- AWS IAM ロールは、CloudCatalyst メディアサーバーがインストールされている AWS EC2 インスタンスに接続されます。

---

**メモ:** S3 ストレージへのアクセス権がある AWS EC2 インスタンスにロールが接続されると、NetBackup ユーザーはクレデンシアルを提供する必要がなくなります。

---

ヒント: NetBackup クライアントをクラウドに配備すると、パフォーマンスが向上します。

## NetBackup での AWS IAM ロールの構成

AWS 管理コンソールと NetBackup 管理コンソールを使用すると、NetBackup で AWS IAM ロールを構成できます。

**NetBackup で AWS IAM ロールを構成するには**

- 1 NetBackup で AWS IAM ロールを使用するには、AWS 管理コンソールで次の構成を実行します。
  - AWS IAM ロールを作成します。

- NetBackup メディアサーバーとして使用する AWS EC2 インスタンスにロールを接続します。

ガイドラインについて詳しくは、[テクニカルノート](#)を参照してください。

- 2 AWS IAM ロールを使用するための新しいクラウドストレージサーバーを構成します。AWS IAM ロールの使用では、クレデンシャル固有の情報は必要はありません。

p.19 の「[Amazon S3 のクラウドストレージプロバイダのオプション](#)」を参照してください。

p.125 の「[クラウドストレージのストレージサーバーの構成](#)」を参照してください。

クレデンシャルブローカー (-creds\_broker) オプション用の新しいオプション「CREDS\_ROLE」が、csconfig コマンドに追加されました。

『[NetBackup コマンドリファレンスガイド](#)』を参照してください。

---

メモ: 認証に AWS IAM ロールを使用するように既存のクラウドストレージサーバー (エイリアス) を変更するには、csconfig コマンドのみを使用します。

---

## NetBackup における Amazon S3 クラウドコネクタの文字制限について

S3 準拠のクラウドストレージの NetBackup S3 クラウドコネクタでは、仮想マシンの表示名にサポートされていない文字が含まれている場合には、VMware および Hyper-V のバックアップがサポートされません。サポートされていない文字の一覧については、Amazon S3 の「[オブジェクトキーの命名のガイドライン](#)」を参照してください。

### Amazon S3 のオブジェクトキー命名ガイドラインに記載の回避する必要がある文字

仮想マシンの表示名は Amazon S3 のコンテキストのキー名に対応します。したがって、仮想マシンの表示名では以下の一連の文字を使用しないでください。

- バックスラッシュ ¥
- 左波カッコ {
- 右波カッコ }
- 出力不可の ASCII 文字 (10 進文字の 128 から 255)
- 山形記号 ^
- パーセント記号 %
- アクサングラフまたはバッククォート `
- 右角カッコ ]
- 左角カッコ [

- 二重引用符 "
- チルダ ~
- 小なり (より小さい) 記号 <
- 大なり (より大きい) 記号 >
- シャープ記号 #
- 縦棒またはパイプ |

### NetBackup S3 コネクタガイドラインに記載の回避する必要のある文字

仮想マシンの表示名では以下の一連の文字を使用しないでください。

- アンパサンド &
- ドル \$
- ASCII 文字の範囲: 16 進の 00 から 1F (10 進の 0 から 31) と 7F (10 進の 127)
- アットマーク @
- 等号 =
- セミコロン ;
- コロン :
- プラス +
- スペース (いくつかの用途では、意味のあるスペースのシーケンス、特に複数のスペースが無視される可能性があります)
- カンマ ,
- 疑問符 ?
- 右丸カッコ )
- 左丸カッコ (

---

**メモ:** 使用を回避する文字の最新の一覧については、Amazon S3 のマニュアルを参照してください。

---

## Amazon Snowball および Amazon Snowball Edge を使用したデータの保護

データをクラウドにバックアップするため、NetBackup で Amazon Snowball および Amazon Snowball Edge デバイスを構成できます。

Snowball および Snowball Edge デバイスを使用してバックアップするデータは、次のように分類できます。

古いデータ	テープやディスク、またはその他のストレージメディアに格納され、長年累積されてきたバックアップイメージ。
ライブデータ	ライブデータ: オンプレミスの Amazon Snowball または Amazon Snowball Edge デバイスがある場合に、日次バックアップを使用して生成されたバックアップデータ。  このようなバックアップについては、ストレージライフサイクルポリシーを定義します。実際のバックアップはローカルストレージに保存し、セカンダリコピーは Snowball または Snowball Edge デバイ스에複製します。

---

**メモ:** 標準的なストレージクラスのみがサポートされます。

---

## ベストプラクティス

Amazon クラウドにデータをバックアップするときは、次の方針に従ってください。

- 少なくとも 1 つのコピーをオンプレミスで保存し、Snowball または Snowball Edge デバイスのデータはクラウドにインポートすることを計画します。Snowball または Snowball デバイス上のバックアップコピーが唯一のコピーである場合、`bpduplicate` コマンドを使用してコピーを作成します。  
[『NetBackup コマンドリファレンスガイド』](#)を参照してください。
- オンプレミスのバックアップコピーを破棄する (必要な場合) 前に、クラウド上のインポート済みデータを確認します。
- 最初のシード処理には、Amazon Snowball と Amazon Snowball Edge デバイスを使用します。
- データをインポートする前に、バケットを他の目的に使用しないでください。
- (ライブデータの場合) データの転送中およびクラウドへのインポート中は、複製操作を一時停止します。
- (ライブデータの場合) クラウドでデータが利用可能になったら、複製を再開してオンプレミスで生成された差分データを複製するか、別のデバイスを使用して転送します。

## 方法

データ転送に使用できるさまざまな方法を次に示します。

表 2-10

デバイス	方法
Amazon Snowball と NetBackup	<p>次のトピックを参照してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ p.57 の「<a href="#">Amazon Snowball クライアントを使用した Amazon Snowball 用 NetBackup の構成</a>」を参照してください。</li> <li>■ p.59 の「<a href="#">Amazon S3 API インターフェースを使用した Amazon Snowball 用 NetBackup の構成</a>」を参照してください。                         <ul style="list-style-type: none"> <li>■ p.68 の「<a href="#">Amazon Snowball および Amazon Snowball Edge の SSL の構成</a>」を参照してください。</li> <li>■ バックアップをクラウドバケットにインポートした後、バックアップ後の手順を実行する必要があります。p.68 の「<a href="#">S3 API インターフェースを使用した場合のバックアップ後の手順</a>」を参照してください。</li> </ul> </li> <li>■ Amazon Snowball デバイスへの書き込みパフォーマンスを向上するため、複数の Amazon S3 アダプタを構成できます。複数のカスタムインスタンスが同じデバイスを指すこともできます。p.61 の「<a href="#">複数の Amazon S3 アダプタの使用</a>」を参照してください。</li> </ul>
Amazon Snowball Edge と NetBackup	<p>次のトピックを参照してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ p.62 の「<a href="#">ファイルインターフェースを使用した Amazon Snowball Edge 用の NetBackup の構成</a>」を参照してください。</li> <li>■ p.64 の「<a href="#">S3 API インターフェースを使用した Amazon Snowball Edge 用 NetBackup の構成</a>」を参照してください。                         <ul style="list-style-type: none"> <li>■ p.68 の「<a href="#">Amazon Snowball および Amazon Snowball Edge の SSL の構成</a>」を参照してください。</li> <li>■ バックアップをクラウドバケットにインポートした後、バックアップ後の手順を実行する必要があります。p.68 の「<a href="#">S3 API インターフェースを使用した場合のバックアップ後の手順</a>」を参照してください。</li> </ul> </li> </ul>
NetBackup CloudCatalyst Appliance の場合	<p>ファイルインターフェースを使用する方法は、CloudCatalyst アプライアンスではサポートされません。</p> <p>p.66 の「<a href="#">Amazon Snowball 用の NetBackup および NetBackup CloudCatalyst Appliance 用の Amazon Snowball Edge の構成</a>」を参照してください。</p>



デバイス	方法
NetBackup CloudCatalyst メディアサーバーの場合	ファイルインターフェースを使用する方法は、CloudCatalyst メディアサーバーではサポートされません。 次のトピックを参照してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ p.59 の「<a href="#">Amazon S3 API インターフェースを使用した Amazon Snowball 用 NetBackup の構成</a>」を参照してください。</li> <li>■ p.64 の「<a href="#">S3 API インターフェースを使用した Amazon Snowball Edge 用 NetBackup の構成</a>」を参照してください。                             <ul style="list-style-type: none"> <li>■ p.68 の「<a href="#">Amazon Snowball および Amazon Snowball Edge の SSL の構成</a>」を参照してください。</li> <li>■ バックアップをクラウドバケットにインポートした後、リストアを実行する前にバックアップ後の手順を実行する必要があります。p.68 の「<a href="#">S3 API インターフェースを使用した場合のバックアップ後の手順</a>」を参照してください。</li> </ul> </li> </ul>

## Amazon Snowball クライアントを使用した Amazon Snowball 用 NetBackup の構成

この方法では、データはまず NetBackup メディアサーバーにステージングされ、その後 Amazon Snowball クライアントを使用して Amazon Snowball デバイスにデータが移動されます。

ステージングに使用するファイルシステムに十分な容量があることを確認します。

## Amazon Snowball クライアントを使用して Amazon Snowball にデータを転送するように NetBackup を構成するには

- 1 デフォルトのインスタンスで、クラウドストレージサーバーを作成します。

---

**メモ:** Amazon Snowball デバイスは、デバイスが取得される地域からデータを転送する場合のみ使用できます。したがって、ストレージサーバーのすべてのバケットが同じ地域に属することを確認します。

---

ディスクプールを構成する際は、Amazon Snowball 用に異なるバケットを作成します。これらのバケットは、AWS コンソールでインポートジョブを作成するために使用されます。

---

**メモ:** バケットは、NetBackup 管理コンソールから作成することをお勧めします。AWS コンソールからバケットを作成する場合は、NetBackup でサポートされる文字のみを使用してください。

---

p.92 の「[NetBackup のクラウドストレージの構成](#)」を参照してください。

- 2 AWS コンソールでインポートジョブを作成します。ディスクプールの作成中に作成したバケットを選択します。詳しい手順は、AWS のマニュアルを参照してください。
- 3 メディアサーバーに、バックアップデータをステージングするための十分な領域があることを確認します。
- 4 次のストレージサーバープロパティを更新します。
  - `AMZ:OFFLINE_TRANSFER_MODE: FILESYSTEM`
  - `AMZ:TRANSFER_DRIVE_PATH: <absolute path where the data must be backed up>`

---

**メモ:** データを Amazon Snowball デバイスに転送した後、これらのプロパティを NONE に戻します。

---

p.139 の「[NetBackup クラウドストレージサーバーの接続プロパティ](#)」を参照してください。

- 5 ライブデータについては、ストレージライフサイクルポリシーとバックアップポリシーを作成し、最初のシード処理のバックアップを実行します。

古いデータについては、`bpduplicate` コマンドを使用し、ストレージユニット上のイメージを複製します。

『[NetBackup コマンドリファレンスガイド](#)』を参照してください。

- 6 メディアサーバーに Amazon Snowball クライアントをインストールします。詳しい手順は、AWS のマニュアルを参照してください。  
 Amazon Snowball クライアントを使用して、メディアサーバーから Amazon Snowball デバイスにバックアップデータを転送します。
- 7 データ転送が完了したら、次を実行します。
  - デバイスが移行中になるまで、バックアップポリシーを無効にするか SLP のセカンドリ操作の処理を延期します。
  - 手順 4 で構成したストレージサーバープロパティを NONE に設定します。
- 8 クラウドベンダーにデバイスを送付します。詳しい手順は、AWS のマニュアルを参照してください。

## Amazon Snowball デバイスにデータを移動する Amazon クライアントコマンドの例

バックアップジョブが完了したら、バックアップデータはメディアサーバーでステージングされます。その後、Amazon Snowball クライアントのコピーコマンドを実行して、データを Amazon Snowball デバイスに転送します。次はその例です。

```
snowball cp --recursive <TransferDrivePath/MyBucket/Image>
s3://MyBucket/Logs
```

詳しい手順は、AWS のマニュアルを参照してください。

## Amazon S3 API インターフェースを使用した Amazon Snowball 用 NetBackup の構成

Amazon S3 インターフェースを使用して Amazon Snowball デバイスにデータをバックアップする際、データは、Amazon S3 API を使用してソースから Amazon Snowball デバイスに直接移動されます。

**S3 API インターフェースを使用して Amazon Snowball にデータを転送するように NetBackup を構成するには**

- 1 一時ストレージサーバー (非 CloudCatalyst) とディスクプールを作成し、デバイスのインポートジョブに使用するバケットを作成するか、一覧表示します。

---

**メモ:** バケットは、NetBackup 管理コンソールから作成することをお勧めします。AWS コンソールからバケットを作成する場合は、NetBackup でサポートされる文字のみを使用してください。

---

- 2 一時ストレージサーバー (非 CloudCatalyst) とディスクプールを削除します。
- 3 AWS コンソールでインポートジョブを作成します。詳しい手順は、AWS のマニュアルを参照してください。

- 4 別のホストに、**Amazon Snowball S3** アダプタをインストールします。詳しい手順は、**AWS** のマニュアルを参照してください。
- 5 (省略可能) **Amazon Snowball** アダプタとの通信に **SSL** プロトコルを使用するには、コマンドラインで **Amazon Snowball** アダプタに提示される証明書をメディアサーバーの `/usr/opensv/var/global/wmc/cloud/cacert.pem` ファイルに追加します。新たにコピーされた証明書の形式と長さが、`cacert.pem` 内の既存の証明書と一致することを確認します。

p.68 の「[Amazon Snowball および Amazon Snowball Edge の SSL の構成](#)」を参照してください。

- 6 デバイスのカスタムインスタンスを追加します。

**Amazon Snowball S3** アダプタをインストールしたホストの詳細でカスタムインスタンスのクラウドストレージプロパティを設定します。

[**General Settings**]タブで、次の項目を設定します。

- [**Provider type**]: デバイスを注文したエンドポイントに応じて、**Amazon** または **Amazon GovCloud** を選択します。
- [**Service host**]: アダプタの IP またはホスト名
- [**Service endpoint**]: 空白
- [**HTTP Port**]: デフォルトは **8080** です。または、構成したポートを入力します。
- [**HTTPS port**]: デフォルトは **8443** です。または、構成したポートを入力します。
- [**Endpoint access style**]: パスの形式

[**Region Setting**]タブで、次の項目を設定します。

- [**Location constraint**]: デバイスを注文した領域
- [**Service host**]: アダプタの IP またはホスト名

---

**メモ:** **Amazon Snowball Edge** デバイスは、デバイスが取得される地域からデータを転送する場合のみ使用できます。そのため、デバイスが取得される地域のロケーション制約とサービスホストを使用します。

---

p.102 の「[クラウドストレージインスタンスの追加](#)」を参照してください。

- 7 カスタムインスタンスを使用して、デバイスのストレージサーバーを作成します。

p.92 の「[NetBackup のクラウドストレージの構成](#)」を参照してください。

- 8 次のストレージサーバープロパティを更新します。

```
AMZ:OFFLINE_TRANSFER_MODE: PROVIDER_API
```

p.139の「[NetBackup クラウドストレージサーバーの接続プロパティ](#)」を参照してください。

- 9 ライブデータについては、**NetBackup** ストレージライフサイクルポリシーとバックアップポリシーを作成し、最初のシード処理のバックアップを実行します。

古いデータについては、`bpduplicate` コマンドを使用し、ストレージユニット上のイメージを複製します。

『[NetBackup コマンドリファレンスガイド](#)』を参照してください。

- 10 データ転送が完了したら、次を実行します。

- デバイスが移行中になるまで、バックアップポリシーを無効にするか、SLP のセカンダリ操作の処理を延期します。
- 構成したストレージサーバープロパティを **NONE** に設定します。
- プロパティを保存します。バックアップ後の処理中に、この情報が必要になります。  
 管理コンソールから、または `nbdevconfig -getconfig` コマンドを使用して、ストレージサーバーのプロパティのイメージキャプチャを作成します。『[NetBackup コマンドリファレンスガイド](#)』を参照してください。  
 また、構成されているオブジェクトのサイズ (非 **CloudCatalyst** の場合) を書き留めます。

- 11 クラウドベンダーにデバイスを送付します。詳しい手順は、**AWS** のマニュアルを参照してください。

---

**メモ:** バックアップをクラウドバケットにインポートした後、リストアを実行する前にバックアップ後の手順を実行する必要があります。p.68の「[S3 API インターフェースを使用した場合のバックアップ後の手順](#)」を参照してください。

---

## 複数の Amazon S3 アダプタの使用

Amazon Snowball デバイスへの書き込みパフォーマンスを向上するため、複数の Amazon S3 アダプタを構成できます。複数のカスタムインスタンスが同じデバイスを指すこともできます。

複数の Amazon S3 アダプタを使用するには

- 1 Amazon Snowball アダプタごとに 1 つのカスタムクラウドストレージインスタンスを作成します。
- 2 Amazon Snowball デバイスにデータを転送します。

- 3 Amazon S3 アダプタ IP をサービスホストとして使用し、カスタムインスタンスを削除します。次のコマンドを実行します。

```
csconfig cldinstance -r -in <instance-name>
```

『[NetBackup コマンドリファレンスガイド](#)』を参照してください。

- 4 Amazon Snowball デバイス用に作成されたすべてのストレージサーバーをデフォルトのクラウドインスタンス (amazon.com) に追加します。次のコマンドを実行します。

```
csconfig cldinstance -as -in amazon.com -sts <storage-server-name>
```

- 5 次のストレージサーバープロパティを更新します。

```
AMZ:OFFLINE_TRANSFER_MODE: NONE
```

p.139 の「[NetBackup クラウドストレージサーバーの接続プロパティ](#)」を参照してください。

- 6 ストレージサーバーの SSL 設定 (実行した場合) を変更します。

## ファイルインターフェースを使用した Amazon Snowball Edge 用の NetBackup の構成

ファイルインターフェースを使用して Amazon Snowball Edge デバイスにデータをバックアップする際、データは、ソースから Amazon Snowball Edge デバイスに直接移動されます。

推奨事項: バックアップのコピーは、Amazon Snowball Edge デバイスがクラウドにインポートされていないときに作成してください。

ファイルインターフェースを使用して Amazon Snowball Edge にデータを転送するよ  
 うに NetBackup を構成するには

- 1 デフォルトのインスタンスで、クラウドストレージサーバーを作成します。

---

**メモ:** Amazon Snowball Edge デバイスは、デバイスが取得される地域からデータ  
 を転送する場合のみ使用できます。したがって、ストレージサーバーのすべてのバ  
 ケットが同じ地域に属することを確認します。

---

ディスクプールを構成する際は、Amazon Snowball Edge 用に異なるバケットを作  
 成します。これらのバケットは、AWS コンソールでインポートジョブを作成するため  
 に使用されます。

---

**メモ:** バケットは、NetBackup 管理コンソールから作成することをお勧めします。AWS  
 コンソールからバケットを作成する場合は、NetBackup でサポートされる文字のみ  
 を使用してください。

---

p.92 の「[NetBackup のクラウドストレージの構成](#)」を参照してください。

- 2 AWS コンソールでインポートジョブを作成します。ディスクプールの作成中に作成  
 したバケットを選択します。詳しい手順は、AWS のマニュアルを参照してください。
- 3 NetBackup メディアサーバーに Amazon Snowball クライアントをインストールしま  
 ず。
- 4 Amazon Snowball クライアントを使用して Amazon Snowball Edge デバイスを構  
 成します。
- 5 次のストレージサーバープロパティを更新します。
  - AMZ:OFFLINE\_TRANSFER\_MODE: FILESYSTEM
  - AMZ:TRANSFER\_DRIVE\_PATH: <absolute path of the directory where  
 the file share of the Amazon Snowball Edge device is mounted>  
 個々のバケットではなく、ファイル共有のルートにマウントし、そのパスを  
 TRANSFER\_DRIVE\_PATH に指定します。

---

**メモ:** データを Amazon Snowball Edge デバイスに転送した後、プロパティを  
 NONE に戻します。

---

p.139 の「[NetBackup クラウドストレージサーバーの接続プロパティ](#)」を参照してくだ  
 さい。

- 6 NetBackup ストレージライフサイクルポリシーとバックアップポリシーを作成します。
- 7 データ転送が完了したら、次を実行します。

- デバイスが移行中になるまで、バックアップポリシーを無効にするか SLP のセカンダリ操作の処理を延期します。
  - 手順 5 で構成したストレージサーバープロパティを **NONE** に設定します。
  - 手順 6 で実行した変更をロールバックします。
- 8 クラウドベンダーにデバイスを送付します。詳しい手順は、AWS のマニュアルを参照してください。

## S3 API インターフェースを使用した Amazon Snowball Edge 用 NetBackup の構成

S3 インターフェースを使用して Amazon Snowball Edge デバイスにデータをバックアップする際、データは、Amazon S3 アダプタを使用して、ソースから Amazon Snowball Edge デバイスに直接移動されます。

**S3 API インターフェースを使用して Amazon Snowball Edge にデータを転送するように NetBackup を構成するには**

- 1 Amazon Snowball クライアントを使用して Amazon Snowball Edge デバイスを構成します。
- 2 一時ストレージサーバー (非 CloudCatalyst) とディスクプールを作成し、デバイスのインポートジョブに使用するバケットを作成するか、一覧表示します。

---

**メモ:** バケットは、NetBackup 管理コンソールから作成することをお勧めします。AWS コンソールからバケットを作成する場合は、NetBackup でサポートされる文字のみを使用してください。

---

- 3 一時ストレージサーバー (非 CloudCatalyst) とディスクプールを削除します。
- 4 AWS コンソールでインポートジョブを作成します。詳しい手順は、AWS のマニュアルを参照してください。
- 5 Amazon Snowball クライアントを使用して Amazon Snowball Edge デバイスを構成します。
- 6 (省略可能) Amazon Snowball Edge との通信に SSL プロトコルを使用するには、Amazon Snowball クライアントを使用して証明書を取得し、その証明書をメディアサーバーの `/usr/openssl/var/global/wmc/cloud/cacert.pem` ファイルに追加します。新たにコピーされた証明書の形式と長さが、`cacert.pem` 内の既存の証明書と一致することを確認します。

p.68 の「[Amazon Snowball および Amazon Snowball Edge の SSL の構成](#)」を参照してください。

- 7 デバイスのカスタムインスタンスを追加します。



p.102 の「[クラウドストレージインスタンスの追加](#)」を参照してください。

Amazon Snowball S3 アダプタをインストールしたホストの詳細でカスタムインスタンスのクラウドストレージプロパティを設定します。

[General Settings] タブで、次の項目を設定します。

- [Provider type]: デバイスを注文したエンドポイントに応じて、Amazon または Amazon GovCloud を選択します。
- [Service host]: IP またはホスト名
- [Service endpoint]: 空白
- [HTTP Port]: デフォルトは 8080 です。または、構成したポートを入力します。
- [HTTPS port]: デフォルトは 8443 です。または、構成したポートを入力します。
- [Endpoint access style]: パスの形式

[Region Setting] タブで、次の項目を設定します。

- [Location constraint]: デバイスを注文した領域
- [Service host]: IP またはホスト名

---

**メモ:** Amazon Snowball Edge デバイスは、デバイスが取得される地域からデータを転送する場合のみ使用できます。そのため、デバイスが取得される地域のロケーション制約とサービスホストを使用します。

---

- 8 カスタムインスタンスを使用して、デバイスのストレージサーバーを作成します。

p.92 の「[NetBackup のクラウドストレージの構成](#)」を参照してください。

- 9 次のストレージサーバープロパティを更新します。

```
AMZ:OFFLINE_TRANSFER_MODE: PROVIDER_API
```

p.139 の「[NetBackup クラウドストレージサーバーの接続プロパティ](#)」を参照してください。

- 10 ライブデータについては、ストレージライフサイクルポリシーとバックアップポリシーを作成し、最初のシード処理のバックアップを実行します。

古いデータについては、bpduplicate コマンドを使用し、ストレージユニット上のイメージを複製します。

『[NetBackup コマンドリファレンスガイド](#)』を参照してください。

- 11 データ転送が完了したら、次を実行します。

- デバイスが移行中になるまで、バックアップポリシーを無効にするか SLP のセカンドリ操作の処理を延期します。

- 構成したストレージサーバープロパティを **NONE** に設定します。
  - プロパティを保存します。バックアップ後の処理中に、この情報が必要になります。  
 管理コンソールから、または `nbdevconfig -getconfig` コマンドを使用して、  
 ストレージサーバーのプロパティのイメージキャプチャを作成します。『[NetBackup  
 コマンドリファレンスガイド](#)』を参照してください。  
 また、構成されているオブジェクトのサイズ (非 **CloudCatalyst** の場合) を書き留  
 めます。
- 12** クラウドベンダーにデバイスを送付します。詳しい手順は、**AWS** のマニュアルを参  
 照してください。

---

**メモ:** バックアップをクラウドバケットにインポートした後、リストアを実行する前にバックアッ  
 プ後の手順を実行する必要があります。p.68 の「[S3 API インターフェースを使用した場  
 合のバックアップ後の手順](#)」を参照してください。

---

## Amazon Snowball 用の NetBackup および NetBackup CloudCatalyst Appliance 用の Amazon Snowball Edge の構成

**Amazon Snowball 用の NetBackup および NetBackup CloudCatalyst Appliance 用の Amazon Snowball Edge を構成するには**

- 1** Cloud Catalyst ストレージサーバーでアプライアンスを構成します。
- 2** AWS コンソールでインポートジョブを作成します。アプライアンスの構成時に作成されたバケットを選択します。詳しい手順は、**AWS** のマニュアルを参照してください。
- 3** デバイスが届き、環境内で構成したら、**Amazon** カスタムクラウドストレージインスタンスを作成します。**Snowball** アダプタ IP、アドレスまたはホスト名、ポート、アクセス形式、場所の制約を指定してインスタンスを構成します。  
 p.100 の「[\[クラウドストレージ \(Cloud Storage\)\]プロパティ](#)」を参照してください。
- 4** デフォルトの出荷時のクラウドストレージインスタンスで作成されたストレージサーバーを、新しく作成されたカスタムクラウドストレージインスタンスに移動します。
  - ストレージサーバーが属するインスタンスを見つけます。次のコマンドを実行します。  
`cscnfig cldinstance -i`
  - 検出されたインスタンスからストレージサーバーを削除します。次のコマンドを実行します。  
`cscnfig cldinstance -rs -in cloud storage instance name -sts storage server name`  
[『NetBackup コマンドリファレンスガイド』](#)を参照してください。

- 新しいクラウドストレージインスタンスで、同じ名前の新しいストレージサーバーを追加します。次のコマンドを実行します。

```
cscnfig cldinstance -as -in Cloud Storage Instance name -sts
storage server name
```

『[NetBackup コマンドリファレンスガイド](#)』を参照してください。

また、要件に合わせて SSL 設定を構成していることを確認します。

- 5 (Snowball Edge で必要) ストレージサーバーに接続されているメディアサーバーから、ストレージサーバーのクレデンシャルを更新します。次のコマンドを実行します。

```
tpcnfig -update -storage_server storage server name -stype
storage server type -sts_user_id [user ID] -password password
```

『[NetBackup コマンドリファレンスガイド](#)』を参照してください。

SSL が正しく設定されていることを確認します。

- 6 次のストレージサーバープロパティを更新します。

```
AMZ:OFFLINE_TRANSFER_MODE: PROVIDER_API
```

手順 3 に記載されている情報に従って、他のストレージプロパティを更新します。

p.139 の「[NetBackup クラウドストレージサーバーの接続プロパティ](#)」を参照してください。

- 7 ライブデータについては、ストレージライフサイクルポリシーとバックアップポリシーを作成し、最初のシード処理のバックアップを実行します。

古いデータについては、bpduplicate コマンドを使用し、ストレージユニット上のイメージを複製します。

『[NetBackup コマンドリファレンスガイド](#)』を参照してください。

- 8 データ転送が完了したら、次を実行します。

- デバイスが移行中になるまで、バックアップポリシーを無効にするか、SLP のセカンダリ操作の処理を延期します。
- 構成したストレージサーバープロパティを NONE に設定します。
- プロパティを保存します。バックアップ後の処理中に、この情報が必要になります。管理コンソールから、または nbdevconfig -getconfig コマンドを使用して、ストレージサーバーのプロパティのイメージキャプチャを作成します。『[NetBackup コマンドリファレンスガイド](#)』を参照してください。

- 9 クラウドベンダーにデバイスを送付します。詳しい手順は、AWS のマニュアルを参照してください。

---

**メモ:** バックアップをクラウドバケットにインポートした後、リストアを実行する前にバックアップ後の手順を実行する必要があります。p.68 の「[S3 API インターフェースを使用した場合のバックアップ後の手順](#)」を参照してください。

---

## Amazon Snowball および Amazon Snowball Edge の SSL の構成

Amazon Snowball の SSL を構成するには

- 1 `/.aws/snowball/config/snowball-adapter.config` ファイル内のエントリが正しいことを確認します。特に、ホスト名が設定されていることを確認します。
- 2 アダプタを起動します。サンプルコマンドを次に示します。

```
./snowball-adapter -i Snowball IP address -m path to manifest file -u 29 character unlock code --ssl-enabled --aws-secret-key key
```
- 3 自己署名された SSL 証明書とキーが `/.aws/snowball/config/` ディレクトリに生成されます。
- 4 コマンドラインで Amazon Snowball アダプタに提示される証明書をメディアサーバーの `/usr/opensv/var/global/wmc/cloud/cacert.pem` ファイルに追加します。新たにコピーされた証明書の形式と長さが、`cacert.pem` 内の既存の証明書と一致することを確認します。

Amazon Snowball Edge の SSL を構成するには

- 1 利用可能な証明書を一覧表示します。次の Amazon Snowball クライアントコマンドを実行します。

```
./snowballEdge list-certificates
```
- 2 証明書を取得します。次の Amazon Snowball クライアントコマンドを実行します。

```
./snowballEdge get-certificate --certificate-arn arn_value
```
- 3 コマンドラインで提示される証明書をメディアサーバーの `/usr/opensv/var/global/wmc/cloud/cacert.pem` ファイルに追加します。新たにコピーされた証明書の形式と長さが、`cacert.pem` 内の既存の証明書と一致することを確認します。

## S3 API インターフェースを使用した場合のバックアップ後の手順

バックアップをクラウドバケットにインポートした後、リストアの前に次の手順を実行します。

1. カスタムインスタンスサービスホストを実際のエンドポイントに更新します。HTTP ポートと地域の値を変更します。

---

メモ: CloudCatalyst の場合、`vxesfd` サービスを再起動します。

---

2. (例外) AWS のデフォルト地域のカスタムインスタンスは、デフォルトの出荷時の **NetBackup** クラウドストレージインスタンスですすでに使用されているため、更新できません。このような地域には、AWS 中国北京地域、AWS 中国寧夏地域、AWS 米国東部地域、AWS GovCloud 米国西部および米国東部地域が含まれます。このような地域と **NetBackup CloudCatalyst Appliance** では、次の手順に従います。一意のホスト名でエラーが発生した場合にも、次の手順に従うことができます。
  - 保存したストレージプロパティを手元に用意してください。
  - ストレージサーバーを削除します。次のコマンドを実行します。

```
cscconfig cldinstance -rs -in cloud storage instance name -sts storage server name
```

[『NetBackup コマンドリファレンスガイド』](#)を参照してください。
  - デフォルトのストレージインスタンス (**amazon.com**、**amazon.cn**、**amazongov.com** など) で、同じ名前の新しいストレージサーバーを追加します。次のコマンドを実行して、インスタンスを検索します。

```
cscconfig cldinstance -i
```

次のコマンドを実行して、ストレージサーバーを追加します。

```
cscconfig cldinstance -as -in Cloud Storage Instance name -sts storage server name -obj_size size in bytes
```

[『NetBackup コマンドリファレンスガイド』](#)を参照してください。  
(非 CloudCatalyst の場合) オブジェクトのサイズが正確で、作成されたストレージサーバーと同じであることを確認します。  
また、要件に合わせて **SSL** 設定を構成していることを確認します。
3. ストレージサーバーの **SSL** 設定が想定どおりであることを確認します。[ストレージサーバーの接続プロパティの変更 (**Change Storage Server Connection Properties**)]ダイアログボックスで、プロパティを確認して更新できます。

p.104 の「[関連付けられたクラウドストレージサーバーホストのプロパティを変更する方法](#)」を参照してください。
4. [Amazon Snowball Edge デバイスのみ] Amazon アカウントのクレデンシャルで、各ストレージサーバーのクレデンシャルを更新します。次のコマンドを実行します。

```
tpconfig -update -storage_server storage server name -stype storage server type -sts_user_id [user ID] -password password
```

[『NetBackup コマンドリファレンスガイド』](#)を参照してください。
5. **OFFLINE\_TRANSFER\_MODE** ストレージサーバープロパティを確認し、**NONE** に更新します。

---

メモ: CloudCatalyst の場合、vxsesfd サービスを再起動します。

---

6. リストアを実行し、データを確認します。
7. ポリシーを有効にするか、SLP のセカンダリ操作の処理を有効にします。

## Microsoft Azure クラウドストレージ API 形式について

NetBackup は、ストレージに Microsoft Azure ストレージ API を使うベンダーのクラウドストレージをサポートします。Microsoft Azure ストレージ API ベンダーの要件と構成オプションについての情報を次に示します。

表 2-11 Microsoft Azure ストレージ API 形式の情報とトピック

情報	トピック
認定されたベンダー	p.70 の「 <a href="#">NetBackup 認定の Microsoft Azure クラウドストレージベンダー</a> 」を参照してください。
要件	p.70 の「 <a href="#">Microsoft Azure ストレージ形式の要件</a> 」を参照してください。
ストレージサーバーの構成オプション	p.71 の「 <a href="#">Microsoft Azure クラウドストレージプロバイダのオプション</a> 」を参照してください。
SSL とプロキシオプション	p.75 の「 <a href="#">Microsoft Azure のサーバーの詳細な構成オプション</a> 」を参照してください。

### NetBackup 認定の Microsoft Azure クラウドストレージベンダー

リンク ([「NetBackup 8.0 - 8.x.x Hardware and Cloud Storage Compatibility List」](#)) をクリックして、NetBackup 8.3 リリースの時点で、Microsoft Azure ストレージ API を使用する NetBackup クラウドストレージで認定されているベンダーを特定します。

ベンダーは Veritas Technology Partner Program (VTPP) に参加することで認定を受けることができます。

### Microsoft Azure ストレージ形式の要件

表 2-12 に、NetBackup における Microsoft Azure クラウドストレージの詳細と要件を示します。

表 2-12 Microsoft Azure クラウドストレージの要件

要件	詳細
ライセンス要件	クラウドストレージの使用を可能にする NetBackup ライセンスが必要です。
Microsoft Azure アカウント要件	Microsoft Azure ストレージアカウントと、少なくとも 1 つのストレージアクセスキー (一次アクセスキーまたは二次アクセスキー) を取得する必要があります。
コンテナ名	<p>NetBackup を使用して、NetBackup で使用するコンテナを作成することを推奨します。</p> <p>NetBackup の、コンテナ名に関する要件を次に示します。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ コンテナ名は 3 文字から 63 文字の長さにする必要があります。</li><li>■ コンテナ名は文字または数値で開始する必要があり、文字、数値、およびダッシュ記号 (-) のみを含めることができます。</li><li>■ ダッシュ記号 (-) の直前または直後に文字または数値が置かれる必要があります。また、連続するダッシュ記号をコンテナ名に含めることはできません。</li><li>■ コンテナ名に含める文字はすべて小文字である必要があります。</li></ul> <p>次のリンクを参照できます。</p> <p><a href="https://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/dd135715.aspx">https://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/dd135715.aspx</a></p>

## Microsoft Azure クラウドストレージプロバイダのオプション

「[図 2-10](#)」では、Microsoft Azure クラウドストレージの [クラウドストレージの構成ウィザード (Cloud Storage Configuration Wizard)] パネルについて説明します。

図 2-10 Microsoft Azure の[クラウドストレージサーバーの構成ウィザード (Cloud Storage Server Configuration Wizard)]パネル

Cloud Storage Server Configuration Wizard - NetBackup@Yangtze-Solaris11

**Add Storage Server**  
Select a media server and provide cloud storage service credentials.

Cloud storage provider - Microsoft Azure

Service host:

Storage server name:

Media server name:

**Deduplication**


Enable NetBackup CloudCatalyst

Local cache directory:

**Access details for Microsoft Azure account**

Storage Account:

Access Key:

 If you do not have Microsoft Azure account  
[Create an account with Microsoft Azure.](#)

To continue, click Next.

表 2-13 では、Microsoft Azure のストレージサーバー構成オプションについて説明します。



表 2-13 Microsoft Azure ストレージサーバーの構成オプション

フィールド名	必要な内容
サービスホスト (Service host)	<p>サービスホストは、Microsoft Azure のクラウドサービスエンドポイントのホスト名です。</p> <p>[サービスホスト (Service host)]ド롭ダウンリストは、[ストレージアカウント (Storage Account)]も包含する、サービスホストの URL の一部を表示します。</p> <p>サービスホストの URL の例:</p> <p><b>storage_account.blob.core.windows.net</b></p> <p><b>メモ:</b> ストレージアカウントを作成した地域 (デフォルトまたは中国) に基づいて、ド롭ダウンリストからサービスホストを選択する必要があります。</p>
ストレージサーバー名 (Storage server name)	<p>デフォルトの Azure ストレージサーバー (my-azure) を表示します。デフォルト以外のストレージサーバーも選択できます。</p> <p>ド롭ダウンリストには、使うことのできる名前のみが表示されます。</p> <p>ド롭ダウンリストには、クラウドストレージの論理名を使って別のストレージサーバー名を入力できます。Azure の同一の物理サービスホストを参照する、異なる複数の名前を使って、複数のストレージサーバーを作成できます。利用できる名前がリストにない場合は、ド롭ダウンリストに新しいストレージサーバー名を入力して作成できます。</p> <p><b>メモ:</b> Azure クラウドストレージを構成するときに追加するストレージサーバー名を論理名にし、物理ホスト名と一致しないようにすることをお勧めします。例: Azure ストレージサーバーを追加するときに、「azure.com」や「azure123.com」などの名前を使わないようにします。これらのサーバーは、クラウドストレージ構成時に失敗を引き起こす可能性のある物理ホストであることがあります。その代わりに、「azure1」や「azureserver1」などのストレージサーバー名を使います。</p>

フィールド名	必要な内容
重複排除 (Deduplication)	<p>このオプションを有効にすると、重複排除データをクラウドにアップロードできる、CloudCatalyst ストレージサーバーが作成されます。</p> <p>次のいずれかに該当する場合、このオプションはグレー表示になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 選択したメディアサーバーに NetBackup 8.1 以降がインストールされていない</li> <li>■ CloudCatalyst がメディアサーバーオペレーティングシステムをサポートしていない</li> <li>■ CloudCatalyst がクラウドベンダーをサポートしていない</li> </ul> <p>サポート情報については、NetBackup 互換性リストを参照してください。  <a href="http://www.netbackup.com/compatibility">http://www.netbackup.com/compatibility</a></p> <p>CloudCatalyst について詳しくは、『NetBackup Deduplication ガイド』を参照してください。</p>
ローカルキャッシュディレクトリ	<p>CloudCatalyst ストレージサーバー上のストレージのパスとして使用されるマウントパスを入力します。</p> <p>例: /space/mnt/esfs</p> <p>重複排除データは、クラウドにアップロードされる前に、このローカルキャッシュディレクトリに書き込まれます。キャッシュが大きくなるほど、NetBackup が要求をローカルで処理できる可能性が高くなり、読み取りと書き込みのためのクラウドアクセスが回避されます。</p> <p>注意:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ このパスは、CloudCatalyst キャッシュ専用のファイルシステムを指す必要があります。パスが他のデータやアプリケーションとストレージを共有していると、誤ったキャッシュ退去が発生します。</li> <li>■ NetBackup がローカルキャッシュディレクトリ内のファイルを管理します。ユーザーは、このディレクトリ内のファイルを手動で削除しないでください。</li> </ul>
メディアサーバー名 (Media server name)	<p>NetBackup メディアサーバーをドロップダウンリストから選択します。</p> <p>クラウドストレージサーバーの必要条件に適合するメディアサーバーのみがドロップダウンリストに表示されます。次のトピックでは、構成の必要条件について説明します。</p> <p>p.123 の「クラウドストレージの NetBackup メディアサーバーについて」を参照してください。</p> <p>選択したホストが、機能と使用可能なストレージについてストレージベンダーのネットワークに問い合わせます。メディアサーバーはバックアップおよびリストアのためのデータサーバーにもなります。</p>

フィールド名	必要な内容
ストレージアカウント (Storage Account)	クラウドバックアップのために使うストレージアカウントを入力します。 Microsoft Azure ストレージサービスについて詳しくは、Microsoft Azure のドキュメントを参照してください。 <a href="http://azure.microsoft.com">http://azure.microsoft.com</a> 次の URL を使用してストレージアカウントを作成します。 <a href="https://portal.azure.com">https://portal.azure.com</a>
アクセスキー (Access key)	Azure のアクセスキーを入力します。プライマリアクセスキーまたはセカンダリアccessキーを入力できます。100 文字以下である必要があります。 アクセスキーについては次の URL を参照してください。 <a href="https://portal.azure.com">https://portal.azure.com</a>
詳細設定 (Advanced Settings)	Azure の SSL またはプロキシ設定を変更するには、[詳細設定 (Advanced Settings)]をクリックします。 p.75 の「Microsoft Azure のサーバーの詳細な構成オプション」を参照してください。
アクセス層の構成 ACCOUNT_ACCESS_TIER	Microsoft Azure アカウントのアクセス層 (ホットまたはクール) の設定を使用するには、ACCOUNT_ACCESS_TIER オプションを選択します。
アクセス層の構成 ARCHIEVE	長期間保持する場合は ARCHIVE オプションを選択します。 p.77 の「長期保持用の Microsoft Azure Archive データの保護」を参照してください。

## Microsoft Azure のサーバーの詳細な構成オプション

次の表で、すべての Microsoft Azure 互換クラウドプロバイダに固有の SSL とプロキシオプションについて説明します。これらのオプションは[サーバーの詳細な構成 (Advanced Server Configuration)]ダイアログボックスに表示されます。

表 2-14 [全般 (General)] 設定オプション

オプション	説明
SSL を使用する	<p>ユーザー認証、または NetBackup とクラウドストレージプロバイダ間のデータ転送に SSL (Secure Sockets Layer) プロトコルを使う場合は、このオプションを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ [認証のみ (Authentication only)] - クラウドストレージにアクセスするときのユーザーの認証で SSL のみを使う場合は、このオプションを選択します。</li> <li>■ [データ転送 (Data Transfer)] - SSL を使ってユーザーを認証し、NetBackup からクラウドストレージにデータを転送するには、このオプションを選択します。</li> </ul> <p><b>メモ:</b> NetBackup は、SSL モードでのクラウドストレージとの通信時に、認証局 (CA) によって署名された証明書のみをサポートします。クラウドサーバー (パブリックまたはプライベート) に CA による署名付き証明書があることを確認します。CA によって署名された証明書がない場合は、SSL モードでの NetBackup とクラウドプロバイダ間のデータ転送が失敗します。</p>

表 2-15 [プロキシ設定 (Proxy Settings)] タブのオプション

オプション	説明
プロキシサーバーを使用する	<p>プロキシサーバーを使用しプロキシサーバーの設定を指定する場合は、[プロキシサーバーを使用する (Use Proxy Server)] オプションを選択します。[プロキシサーバーを使用する (Use Proxy Server)] オプションを選択すると、次の詳細を指定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ プロキシホスト (Proxy Host): プロキシサーバーの IP アドレスまたは名前を指定します。</li> <li>■ プロキシポート (Proxy Port): プロキシサーバーのポート番号を指定します。</li> <li>■ プロキシタイプ (Proxy Type): 次のいずれか 1 つのプロキシタイプを選択できます。                 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ HTTP                         <p><b>メモ:</b> HTTP プロキシタイプのプロキシクレデンシヤルを提供する必要があります。</p> </li> <li>■ SOCKS</li> <li>■ SOCKS4</li> <li>■ SOCKS5</li> <li>■ SOCKS4A</li> </ul> </li> </ul>

オプション	説明
プロキシのトンネリングを使用 (Use Proxy Tunneling)	HTTP プロキシタイプのプロキシのトンネリングを有効にすることができます。 [プロキシのトンネリングを使用 (Use Proxy Tunneling)]を有効にすると、HTTP CONNECT 要求がクラウドメディアサーバーから HTTP プロキシサーバーに送信され、TCP 接続がクラウドバックエンドストレージに直接転送されます。 データは、接続からヘッダーまたはデータを読み取ることがなくプロキシサーバーを通過します。
認証形式 (Authentication Type)	HTTP プロキシタイプを使用している場合は、次のいずれかの認証形式を選択できます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ なし (None): 認証が有効になりません。ユーザー名とパスワードは要求されません。</li> <li>■ NTLM: ユーザー名とパスワードが必要です。</li> <li>■ 基本 (Basic): ユーザー名とパスワードが必要です。</li> </ul> [ユーザー名 (Username)]はプロキシサーバーのユーザー名です。 [パスワード (Password)]は空にすることができます。最大 256 文字を使用できます。

## 長期保持用の Microsoft Azure Archive データの保護

長期保持用のデータを保護するため、NetBackup を使用して Microsoft Azure Archive Blob ストレージにデータをバックアップできます。NetBackup を使用することで、アーカイブストレージ層にストレージサーバーを作成できます。

---

**メモ:** アーカイブストレージ層は、ストレージアカウントレベルではなく、blob レベルでのみ利用可能です。

---

### 要件

次の要件を満たしていることを確認します。

- Azure Archive を使用するには、一般目的のストレージの V2 が必要です。
- アカウントレベル層はホットに設定する必要があります、そうしないとバックアップは失敗します。

### 制限事項

次の制限事項を考慮してください。

- アクセラレータと重複排除は Azure Archive ではサポートされていません。

- リストアまたはクリーンアップが失敗した場合は、対応する **blob** について、アーカイブする層を手動で設定する必要があります。

## 高度な構成手順

1. Azure Archive クラウドストレージサーバーを構成します。  
 p.125 の「[クラウドストレージのストレージサーバーの構成](#)」を参照してください。
2. Microsoft Azure Container を使用してディスクプールを作成します。  
 p.149 の「[クラウドストレージのディスクプールの構成](#)」を参照してください。
3. ディスクプールを使用してストレージユニットが作成されます。
4. AZR:STORAGE\_TIER プロパティがストレージサーバー用に構成されているかどうかを確認します。

---

**メモ:** ストレージサーバーを構成すると、STORAGE\_TIER は変更できません。


---

5. バックアップポリシーまたはサービスライフサイクルポリシーの STU を使用します。  
 p.170 の「[バックアップポリシーの作成](#)」を参照してください。

## Azure Archive へのデータのバックアップ

バックアップ中、NetBackup はまずホット層にデータをアップロードします。正常にアップロードされたデータはアーカイブ層に移動されます。

次の図に、バックアップフローを示します。



## Azure Archive からのデータのリストア


リストア中、最初のイメージフラグメントがアーカイブ層からホット層に移動されます。イメージフラグメントの移動には約 3 時間から 15 時間かかります。イメージフラグメントがホット層で利用可能になったら、ローカルストレージにダウンロードされます。リストアが完了すると、ホット層のイメージフラグメントはアーカイブ層に戻されます。

---

**メモ:** TIR を使用した、Azure Archive ストレージからのイメージのインポートの方が高速です。

---

次の図に、リストアフローを示します。



## OpenStack Swift クラウドストレージの API 形式について

NetBackup は、ストレージに OpenStack Swift のストレージ API を使用するベンダーのクラウドストレージをサポートします。OpenStack Swift のストレージ API ベンダー向けの要件と構成オプションに関する情報は、次のとおりです。

**表 2-16** OpenStack Swift ストレージ API 形式の情報とトピック

情報	トピック
認定されたベンダー	p.80 の「 <a href="#">NetBackup 認定の OpenStack Swift クラウドストレージベンダー</a> 」を参照してください。
要件	p.80 の「 <a href="#">OpenStack Swift のストレージ形式の要件</a> 」を参照してください。
ストレージサーバーの構成オプション	p.81 の「 <a href="#">OpenStack Swift のクラウドストレージプロバイダのオプション</a> 」を参照してください。
領域とホスト構成オプション	p.85 の「 <a href="#">OpenStack Swift のストレージ領域のオプション</a> 」を参照してください。
クラウドインスタンスの構成オプション	p.88 の「 <a href="#">OpenStack Swift のクラウドストレージの追加の構成オプション</a> 」を参照してください。
プロキシの接続オプション	p.88 の「 <a href="#">OpenStack Swift プロキシ設定</a> 」を参照してください。

## NetBackup 認定の OpenStack Swift クラウドストレージベンダー

リンク ([「NetBackup 8.0 - 8.x.x Hardware and Cloud Storage Compatibility List」](#)) をクリックして、NetBackup 8.3 リリースの時点で、OpenStack Swift ストレージ API を使用する NetBackup クラウドストレージで認定されているベンダーを特定します。

ベンダーは Veritas Technology Partner Program (VTPP) に参加することで認定を受けることができます。

## OpenStack Swift のストレージ形式の要件

次の表に、OpenStack Swift と互換性のあるクラウドに関する詳細と要件へのリンクを示します。

**表 2-17** OpenStack Swift と互換性のあるクラウドストレージの要件

要件	詳細
ライセンス要件	クラウドストレージを許可する NetBackup ライセンスを保有している必要があります。



要件	詳細
ストレージアカウントの要件	<p>クラウドストレージアカウントにアクセスするために必要なクレデンシヤルを取得する必要があります。</p> <p>認証 V1 を使用する場合、クラウドストレージにアクセスするユーザーの検証に、ユーザー名とパスワードのみが必要になります。</p> <p>認証バージョン Identity V2 を使用する場合、クラウドストレージにアクセスするユーザーの検証に、ユーザー名、パスワード、テナント ID またはテナント名が必要になります。</p>
コンテナ	<p><b>OpenStack Swift 準拠</b>のクラウドプロバイダのコンテナは、<b>NetBackup</b>に作成できません。ネイティブクラウドツールを使用してコンテナを作成する必要があります。</p> <p>コンテナ名は、次の必要条件に従う必要があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ コンテナ名は 3 文字から 255 文字である必要があります。</li> <li>■ 国際標準化機構 (ISO) のラテン文字アルファベットの 26 文字の小文字。これらは英語のアルファベットと同じ小文字です。</li> <li>■ 0 から 9 までの整数。</li> <li>■ 次の文字 (コンテナ名の一文字目には使用できません):                      ピリオド (.), 下線 (_), ダッシュ (-)。                      例外: 通信に SSL を使用する場合は、ピリオドを使用できません。                      デフォルトでは、<b>NetBackup</b> は通信に <b>SSL</b> を使用します。                      p.139 の「<b>NetBackup クラウドストレージサーバーの接続プロパティ</b>」を参照してください。</li> </ul> <p><b>メモ:</b> これらの命名規則に従ったコンテナのみが、<b>NetBackup</b> にリストされます。</p>

## OpenStack Swift のクラウドストレージプロバイダのオプション

図 2-11 は、OpenStack Swift 互換クラウドストレージ用の [クラウドストレージプロバイダウィザード (cloud storage provider wizard)] パネルを示します。このパネルには、クラウドプロバイダとアクセスに関する情報が含まれます。

**図 2-11** [クラウドストレージサーバーの構成ウィザード (Cloud Storage Server Configuration Wizard)] パネル




表 2-18 では、OpenStack Swift クラウドストレージの構成オプションについて説明します。

**表 2-18** OpenStack Swift プロバイダとアクセスの詳細

フィールド名	必要な内容
クラウドストレージプロバイダ (Cloud storage provider)	選択したクラウドプロバイダの名前を表示します。
クラウドストレージ名 (Cloud storage name)	リストからクラウドストレージの名前を選択します。リストが空白の場合は、クラウドストレージインスタンスを追加する必要があります。[クラウドストレージの追加 (Add Cloud Storage)] オプションの説明を参照してください。

フィールド名	必要な内容
クラウドストレージの追加 (Add Cloud Storage)	<p>クラウドストレージの追加オプションをクリックして、必要な情報を追加、選択、入力します。</p> <p>p.88 の「<a href="#">OpenStack Swift のクラウドストレージの追加の構成オプション</a>」を参照してください。</p>
テナント ID (Tenant ID) / テナント名 (Tenant Name)	<p>選択内容に基づき、クラウドストレージのクレデンシヤルに関連付けられているテナント ID またはテナント名を入力します。</p> <p><b>メモ:</b> このフィールドは、[クラウドストレージの追加 (Add Cloud Storage)]ダイアログボックスで Identity v2 認証バージョンを選択した場合のみに表示されます。</p> <p>p.88 の「<a href="#">OpenStack Swift のクラウドストレージの追加の構成オプション</a>」を参照してください。</p>
ユーザー名 (User name)	<p>クラウドストレージにアクセスするために必要なユーザー名を入力します。</p>
パスワード (Password)	<p>クラウドストレージにアクセスするために必要なパスワードを入力します。100 文字以下である必要があります。</p>
プロキシ設定 (Proxy Settings)	<p>クラウドバンダーのデフォルトストレージサーバーを変更するか、またはネットワーク接続の最大数を指定するには[詳細設定 (Advanced Settings)]をクリックします。</p>
ユーザー ID (User ID)	<p>選択内容に基づき、クラウドストレージのクレデンシヤルに関連付けられているユーザー ID またはユーザー名を入力します。ユーザー ID を指定するときにユーザー名とドメインの情報は必要ありません。</p> <p><b>メモ:</b> このフィールドは、[認証バージョン]ダイアログボックスで Identity v3 認証バージョンを選択した場合のみに表示されます。</p> <p>p.88 の「<a href="#">OpenStack Swift のクラウドストレージの追加の構成オプション</a>」を参照してください。</p>
ドメイン ID/ドメイン名 (ユーザーの詳細)	<p>選択内容に基づき、クラウドストレージのクレデンシヤルに関連付けられているユーザーのドメイン ID またはドメイン名を入力します。</p> <p><b>メモ:</b> このフィールドは、[認証バージョン]ダイアログボックスで Identity v3 認証バージョンを選択した場合のみに表示されます。</p> <p>p.88 の「<a href="#">OpenStack Swift のクラウドストレージの追加の構成オプション</a>」を参照してください。</p>


フィールド名	必要な内容
プロジェクト ID/プロジェクト名	<p>選択内容に基づき、クラウドストレージのクレデンシャルに関連付けられているプロジェクト ID またはプロジェクト名を入力します。プロジェクト ID を指定したら、プロジェクト名とドメインの情報を指定する必要はありません。</p> <p><b>メモ:</b> このフィールドは、[認証バージョン]ダイアログボックスで Identity v3 認証バージョンを選択した場合のみに表示されます。</p> <p>p.88 の「<a href="#">OpenStack Swift のクラウドストレージの追加の構成オプション</a>」を参照してください。</p>
ドメイン ID/ドメイン名 (Domain ID / Domain name) (プロジェクトの詳細)	<p>選択内容に基づき、クラウドストレージのクレデンシャルに関連付けられているプロジェクトのドメイン ID またはドメイン名を入力します。</p> <p><b>メモ:</b> このフィールドは、[認証バージョン]ダイアログボックスで Identity v3 認証バージョンを選択した場合のみに表示されます。</p> <p>p.88 の「<a href="#">OpenStack Swift のクラウドストレージの追加の構成オプション</a>」を参照してください。</p>
重複排除 (Deduplication)	<p>このオプションを有効にすると、重複排除データをクラウドにアップロードできる、CloudCatalyst ストレージサーバーが作成されます。</p> <p>次のいずれかに該当する場合、このオプションはグレー表示になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 選択したメディアサーバーに NetBackup 8.1 以降がインストールされていない</li> <li>■ CloudCatalyst がメディアサーバーオペレーティングシステムをサポートしていない</li> <li>■ CloudCatalyst がクラウドベンダーをサポートしていない</li> </ul> <p>サポート情報については、NetBackup 互換性リストを参照してください。</p> <p><a href="http://www.netbackup.com/compatibility">http://www.netbackup.com/compatibility</a></p> <p>CloudCatalyst について詳しくは、『<a href="#">NetBackup Deduplication ガイド</a>』を参照してください。</p>

フィールド名	必要な内容
ローカルキャッシュディレクトリ	<p><b>CloudCatalyst</b> ストレージサーバー上のストレージのパスとして使用されるマウントパスを入力します。</p> <p>例: <code>/space/mnt/esfs</code></p> <p>重複排除データは、クラウドにアップロードされる前に、このローカルキャッシュディレクトリに書き込まれます。キャッシュが大きくなるほど、<b>NetBackup</b> が要求をローカルで処理できる可能性が高くなり、読み取りと書き込みのためのクラウドアクセスが回避されます。</p> <p>注意:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>このパスは、<b>CloudCatalyst</b> キャッシュ専用のファイルシステムを指す必要があります。パスが他のデータやアプリケーションとストレージを共有していると、誤ったキャッシュ退去が発生します。</li> <li><b>NetBackup</b> がローカルキャッシュディレクトリ内のファイルを管理します。ユーザーは、このディレクトリ内のファイルを手動で削除しないでください。</li> </ul>

## OpenStack Swift のストレージ領域のオプション

図 2-12 は、OpenStack Swift 互換クラウドストレージ用のストレージ領域ウィザードパネルを示します。このパネルには、ストレージ領域とストレージホストに関する情報が含まれます。

図 2-12 [クラウドストレージサーバーの構成ウィザード (Cloud Storage Server Configuration Wizard)] パネル



プロバイダとアクセスの詳細が、クラウドストレージ設定を NetBackup ストレージ設定にマッピングするために使われます。クラウドストレージ領域が NetBackup ストレージサーバーにマッピングされます。NetBackup ストレージサーバーに対するすべてのバックアップでは、マッピング先となるクラウドストレージ領域を使います。

---

**メモ:** 1 つの NetBackup ストレージサーバーに対して 1 つのクラウドストレージ領域がマッピングされます。

---

表 2-19 では、OpenStack Swift クラウドストレージの構成オプションについて説明します。

**表 2-19** OpenStack Swift 領域とホストの詳細

フィールド名	説明
ストレージ領域 (Storage region)	<p>クラウドストレージ領域を選択します。</p> <p>バックアップをクラウドに送信する NetBackup メディアサーバーに地理的に最も近いクラウドストレージ領域を使うことができます。詳しくは、ストレージ管理者にお問い合わせください。</p> <p><b>メモ:</b> このフィールドは、[クラウドストレージの追加 (Add Cloud Storage)]ダイアログボックスで Identity v2 認証バージョンを選択した場合のみに表示されます。</p> <p>p.88 の「<a href="#">OpenStack Swift のクラウドストレージの追加の構成オプション</a>」を参照してください。</p>
ストレージの URL (Storage URL)	<p>クラウドストレージ URL は、ストレージ領域の選択に基づいて自動的に分布されます。このフィールドは参照専用です。編集できません。</p> <p><b>メモ:</b> このフィールドは、[クラウドストレージの追加 (Add Cloud Storage)]ダイアログボックスで Identity v2 認証バージョンを選択した場合のみに表示されます。</p> <p>p.88 の「<a href="#">OpenStack Swift のクラウドストレージの追加の構成オプション</a>」を参照してください。</p>
ストレージサーバー名 (Storage server name)	<p>ストレージサーバーの一意の名前を入力します。</p> <p><b>メモ:</b> OpenStack Swift 対応クラウドプロバイダを構成するときに追加するストレージサーバー名を論理名にし、物理ホスト名と一致しないようにすることをお勧めします。例: Oracle ストレージサーバーを追加するときに、「oracle.com」や「oracle123.com」などの名前を使わないようにします。これらのサーバーは、クラウドストレージ構成時に失敗を引き起こす可能性のある物理ホストであることがあります。代わりに、「oracle1」または「oracleserver1」などのストレージサーバー名を使います。</p>
メディアサーバー名 (Media server name)	<p>NetBackup メディアサーバーをドロップダウンリストから選択します。ドロップダウンリストには、NetBackup 8.3 以降のメディアサーバーのみが表示されます。また、クラウドストレージサーバーの必要条件に適合するメディアサーバーのみがドロップダウンリストに表示されます。次のトピックでは、構成の必要条件について説明します。</p> <p>p.123 の「<a href="#">クラウドストレージの NetBackup メディアサーバーについて</a>」を参照してください。</p> <p>選択したホストが、機能と使用可能なストレージについてストレージベンダーのネットワークに問い合わせます。メディアサーバーはバックアップおよびリストアのためのデータムーバーにもなります。</p>

## OpenStack Swift のクラウドストレージの追加の構成オプション

次の表に、[クラウドストレージの追加 (Add Cloud Storage)] ダイアログボックスの構成オプションについて説明します。このダイアログボックスは、OpenStack プロバイダ用のウィザードパネルで[クラウドストレージの追加 (Add Cloud Storage)]をクリックすると表示されます。

**表 2-20** クラウドストレージの追加 (Add Cloud Storage)

フィールド	説明
クラウドストレージプロバイダ (Cloud storage provider)	前のウィザード パネルからのクラウドストレージプロバイダが表示されます。
クラウドストレージ名 (Cloud storage name)	認証サービスエンドポイントを識別する一意の名前を入力します。 別のストレージサーバーに対して、同じ認証サービスエンドポイントを再利用できます。
認証場所 (Authentication location)	このフィールドは、カスタムの認証 URL を持つクラウドプロバイダには表示されません。 クラウドストレージの認証場所を選択します。または、[その他 (Other)] を選択します。 <b>メモ:</b> [その他 (Other)]を選択する場合は、認証 URL を入力する必要があります。
認証バージョン (Authentication version)	使う認証バージョンを選択します。 OpenStack の Identity API を使って認証を行わない場合は、[identity サービスを使わない (Do not use identity service)]を選択します。
認証 URL (Authentication URL)	お使いのクラウドベンダーが提供した認証 URL を入力します。 認証 URL は、HTTP または HTTPS とポート番号で構成されます。 例: <code>http://mycloud.example.com:5000/v2.0/tokens</code> カスタムインスタンスの場合、IPv6 エンドポイントを使用するには、IPv6 と同等の認証 URL を使用してインスタンスを更新または新規作成する必要があります。

## OpenStack Swift プロキシ設定

セキュリティの目的から、プロキシサーバーを使ってクラウドストレージとの通信を確立することができます。

次の表で、[プロキシ設定 (Proxy Settings)] ダイアログボックスのオプションについて説明します。



**表 2-21** OpenStack Swift のプロキシ設定

オプション	説明
プロキシサーバーを使用する	<p>プロキシサーバーを使用しプロキシサーバーの設定を指定する場合は、[プロキシサーバーを使用する (Use Proxy Server)]オプションを選択します。[プロキシサーバーを使用する (Use Proxy Server)]オプションを選択すると、次の詳細を指定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ プロキシホスト (Proxy Host): プロキシサーバーの IP アドレスまたは名前を指定します。</li> <li>■ プロキシポート (Proxy Port): プロキシサーバーのポート番号を指定します。有効値: 1 ~ 65535</li> <li>■ プロキシタイプ (Proxy Type): 次のいずれか 1 つのプロキシタイプを選択できます。                             <ul style="list-style-type: none"> <li>■ HTTP                                     <p>メモ: HTTP プロキシタイプのプロキシクレデンシヤルを提供する必要があります。</p> </li> <li>■ SOCKS</li> <li>■ SOCKS4</li> <li>■ SOCKS5</li> <li>■ SOCKS4A</li> </ul> </li> </ul>
プロキシのトンネリングを使用 (Use Proxy Tunneling)	<p>HTTP プロキシタイプのプロキシのトンネリングを有効にすることができず。</p> <p>[プロキシのトンネリングを使用 (Use Proxy Tunneling)]を有効にすると、HTTP CONNECT 要求がクラウドメディアサーバーから HTTP プロキシサーバーに送信され、TCP 接続がクラウドバックエンドストレージに直接転送されます。</p> <p>データは、接続からヘッダーまたはデータを読み取ることがなくプロキシサーバーを通過します。</p>
認証形式 (Authentication Type)	<p>HTTP プロキシタイプを使用している場合は、次のいずれかの認証形式を選択できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ なし (None): 認証が有効になりません。ユーザー名とパスワードは要求されません。</li> <li>■ NTLM: ユーザー名とパスワードが必要です。</li> <li>■ 基本 (Basic): ユーザー名とパスワードが必要です。</li> </ul> <p>[ユーザー名 (Username)]はプロキシサーバーのユーザー名です。</p> <p>[パスワード (Password)]は空にすることができます。最大 256 文字を使用できます。</p>

# NetBackup のクラウドストレージの構成

この章では以下の項目について説明しています。

- [NetBackup](#) でクラウドストレージの構成を開始する前に
- [NetBackup](#) のクラウドストレージの構成
- [Cloud](#) のインストール要件
- [\[拡張性のあるストレージ \(Scalable Storage\)\]プロパティ](#)
- [\[クラウドストレージ \(Cloud Storage\)\]プロパティ](#)
- [NetBackup CloudStore Service Container](#) について
- [ホスト名ベースの証明書の配備](#)
- [ホスト ID ベースの証明書の配備](#)
- [クラウドバックアップ用のデータ圧縮について](#)
- [クラウドストレージのデータ暗号化について](#)
- [NetBackup](#) クラウドストレージの暗号化の [NetBackup KMS](#) について
- [NetBackup](#) クラウドストレージの暗号化の外部 [KMS](#) について
- [クラウドストレージサーバーについて](#)
- [クラウドストレージのオブジェクトのサイズについて](#)
- [クラウドストレージの \[NetBackup\]\(#\) メディアサーバーについて](#)
- [クラウドストレージのストレージサーバーの構成](#)

- クラウドストレージサーバープロパティの変更
- **NetBackup** クラウドストレージサーバーのプロパティ
- クラウドストレージのディスクプールについて
- クラウドストレージのディスクプールの構成
- **NetBackup** クラウドストレージ暗号化の KMS キー名のレコードの保存
- クラウド環境へのバックアップメディアサーバーの追加
- クラウドストレージ用のストレージユニットの構成
- **NetBackup** アクセラレータバックアップと **NetBackup** 最適化合成バックアップについて
- **NetBackup** アクセラレータをクラウドストレージで有効にする
- 最適化合成バックアップをクラウドストレージで有効にする
- バックアップポリシーの作成
- クラウドストレージディスクプールプロパティの変更
- 証明書失効リスト (CRL) に対する証明書の検証
- **NetBackup** クラウドの認証局 (CA) の管理

## NetBackup でクラウドストレージの構成を開始する前に

**NetBackup** でクラウドストレージの構成を開始する前に次の操作を実行することを推奨します。

- お使いのクラウドストレージベンダー用の **NetBackup** 構成オプションを確認します。**NetBackup** では、ストレージ API 形式に基づいてクラウドストレージがサポートされます。**Veritas**はクラウドストレージの構成に必要な情報を API 形式別に組織化しています。次の項に、API 形式、各 API 形式を使うベンダー、必要な設定情報へのリンクが記載されています。  
 p.15 の「**NetBackup** のクラウドストレージベンダーについて」を参照してください。

**メモ:** Veritas は NetBackup リリースの間にベンダーを認定する場合があります。お使いのクラウドストレージベンダーが NetBackup 製品マニュアルに記載されていない場合は、次の Web ページでサポート対象クラウドベンダーの最新のリストを参照してください。

<http://www.veritas.com/docs/000115793>

- NetBackup でクラウドストレージを構成するために必要な情報を収集します。NetBackup 構成オプション別に組織化された必要な情報を得ることで、構成プロセスをより簡単に進めることができます。

## NetBackup のクラウドストレージの構成

このトピックでは、NetBackup のクラウドストレージを構成する方法について説明します。表 3-1 にクラウドストレージを構成するための作業の概要を示します。表の手順に順番に従ってください。

『NetBackup 管理者ガイド Vol. I』では、基本の NetBackup 環境を構成する方法を説明しています。『NetBackup 管理者ガイド Vol. I』は、次の URL で利用可能です。

[https://www.veritas.com/content/support/en\\_US/article.100040135.html](https://www.veritas.com/content/support/en_US/article.100040135.html)

表 3-1 NetBackup のクラウド構成プロセスの概要

手順	作業	詳細情報
手順 1	マスターサーバーとメディアサーバーでの NetBackup ログファイルディレクトリの作成	p.197 の「 <a href="#">NetBackup クラウドストレージログファイル</a> 」を参照してください。  p.196 の「 <a href="#">クラウドストレージ用の NetBackup ログファイルディレクトリの作成</a> 」を参照してください。
手順 2	クラウドのインストール要件を確認します	p.94 の「 <a href="#">Cloud のインストール要件</a> 」を参照してください。
手順 3	NetBackup のクラウドストレージプロバイダのプロビジョニングと構成の要件を決定します	p.15 の「 <a href="#">NetBackup のクラウドストレージベンダーについて</a> 」を参照してください。
手順 4	必要に応じてクラウドストレージホスト全体のプロパティを構成します	p.95 の「 <a href="#">[拡張性のあるストレージ (Scalable Storage)] プロパティ</a> 」を参照してください。
手順 5	クラウドストレージのプロパティを設定します	必要に応じて、NetBackup ホストプロパティを使用してクラウドストレージサービスのホストを追加します。  p.100 の「 <a href="#">[クラウドストレージ (Cloud Storage)] プロパティ</a> 」を参照してください。

手順	作業	詳細情報
手順 6	CloudStore サービスコンテナのロールの理解  バージョン 7.7.x から 8.1.2 のメディアサーバーにのみ適用。	p.105 の「 <a href="#">NetBackup CloudStore Service Container について</a> 」を参照してください。
手順 7	メディアサーバーでの認証用のセキュリティ証明書のプロビジョニング	p.106 の「 <a href="#">NetBackup CloudStore Service Container のセキュリティ証明書</a> 」を参照してください。  p.113 の「 <a href="#">ホスト名ベースの証明書の配備</a> 」を参照してください。
手順 8	暗号化のキー管理について理解しておきます	暗号化は、必要に応じて行います。  p.117 の「 <a href="#">クラウドストレージのデータ暗号化について</a> 」を参照してください。  p.118 の「 <a href="#">NetBackup クラウドストレージの暗号化の NetBackup KMS について</a> 」を参照してください。  p.119 の「 <a href="#">NetBackup クラウドストレージの暗号化の外部 KMS について</a> 」を参照してください。
手順 9	ストレージサーバーを構成します	p.120 の「 <a href="#">クラウドストレージサーバーについて</a> 」を参照してください。  p.102 の「 <a href="#">クラウドストレージインスタンスの追加</a> 」を参照してください。  p.125 の「 <a href="#">クラウドストレージのストレージサーバーの構成</a> 」を参照してください。  p.120 の「 <a href="#">クラウドストレージのオブジェクトのサイズについて</a> 」を参照してください。
手順 10	ディスクプールを構成します	p.149 の「 <a href="#">クラウドストレージのディスクプールについて</a> 」を参照してください。  p.149 の「 <a href="#">クラウドストレージのディスクプールの構成</a> 」を参照してください。
手順 11	ストレージサーバーの追加のプロパティを構成します	p.134 の「 <a href="#">NetBackup クラウドストレージサーバーのプロパティ</a> 」を参照してください。  p.132 の「 <a href="#">クラウドストレージサーバープロパティの変更</a> 」を参照してください。
手順 12	追加のメディアサーバーを追加します	追加メディアサーバーの追加はオプションです。  p.123 の「 <a href="#">クラウドストレージの NetBackup メディアサーバーについて</a> 」を参照してください。  p.160 の「 <a href="#">クラウド環境へのバックアップメディアサーバーの追加</a> 」を参照してください。

手順	作業	詳細情報
手順 13	ストレージユニットを構成します	p.161 の「クラウドストレージ用のストレージユニットの構成」を参照してください。
手順 14	NetBackup アクセラレータと最適化された合成バックアップを構成します	<p>アクセラレータと最適化された合成バックアップは、必要に応じて行います。</p> <p>p.166 の「NetBackup アクセラレータバックアップと NetBackup 最適化合成バックアップについて」を参照してください。</p> <p>p.166 の「NetBackup アクセラレータをクラウドストレージで有効にする」を参照してください。</p> <p>p.132 の「クラウドストレージサーバープロパティの変更」を参照してください。</p>
手順 15	バックアップポリシーの構成	<p>p.170 の「バックアップポリシーの作成」を参照してください。</p> <p>『NetBackup 管理者ガイド Vol. 1』を参照してください。</p>

## Cloud のインストール要件

NetBackup Cloud ソリューションの実装計画を作成する際には、表 3-2 を使用して計画に役立ててください。

表 3-2 Cloud のインストール要件

要件	詳細
NetBackup メディアサーバープラットフォームのサポート	<p>NetBackup がクラウドストレージでサポートするオペレーティングシステムについては、NetBackup オペレーティングシステム互換性一覧を参照してください。</p> <p><a href="http://www.netbackup.com/compatibility">http://www.netbackup.com/compatibility</a></p> <p>NetBackup メディアサーバーソフトウェアをホストにインストールするときに、必ず NetBackup サーバー名の完全修飾ドメインを指定してください。</p>
クラウドストレージプロバイダのアカウント	<p>NetBackup Cloud Storage を構成する前に、希望するクラウドストレージプロバイダにアカウントを作成する必要があります。利用可能な NetBackup のクラウドストレージプロバイダのリストを参照してください。</p> <p>このアカウントはクラウドストレージ構成ウィザードで作成できます。</p> <p>p.15 の「NetBackup のクラウドストレージベンダーについて」を参照してください。</p>

要件	詳細
NetBackup Cloud Storage のライセンス	<p>NetBackup クラウドストレージは、基本の NetBackup とは別ライセンスです。</p> <p>ライセンスによって NetBackup ポリシーの [属性 (Attributes)] タブの [アクセラレータを使用する (Use accelerator)] 機能も有効になります。アクセラレータはファイルシステムの完全バックアップの速度を増加させます。</p>

## [拡張性のあるストレージ (Scalable Storage)] プロパティ

[拡張性のあるストレージ (Scalable Storage)] の [クラウドの設定 (Cloud Settings)] プロパティには、暗号化、測定、帯域幅の調整、NetBackup ホストとクラウドストレージプロバイダの間のネットワーク接続に関する情報が含まれます。

[拡張性のあるストレージ (Scalable Storage)] のプロパティは、ホストがクラウドストレージでサポートされている場合にのみ表示されます。該当リリースの『NetBackup Enterprise Server and Server - Hardware and Cloud Storage Compatibility List』については、次の URL を参照してください。

<http://www.netbackup.com/compatibility>

[拡張性のあるストレージ (Scalable Storage)] プロパティは、現在選択されているメディアサーバーに適用されます。

図 3-1 [拡張性のあるストレージ (Scalable Storage)] の [クラウドの設定 (Cloud Settings)] ホストプロパティ




表 3-3 は、プロパティについて説明します。

表 3-3 [拡張性のあるストレージ (Scalable Storage)] の [クラウドの設定 (Cloud Settings)] ホストプロパティ

プロパティ	説明
Key Management Server (KMS) 名 (Key Management Server (KMS) Name)	キーマネージメントサービス (KMS) サーバーを設定した場合は、KMS サーバーに要求を送信するマスターサーバーの名前がここに表示されます。
測定間隔 (Metering Interval)	NetBackup がレポート用に接続情報を収集する頻度を決めます。NetBackup OpsCenter は、レポートを作成するために収集された情報を使います。値は秒単位で設定されます。デフォルト設定は 300 秒 (5 分) です。この値を 0 に設定すると、測定は無効になります。
合計利用可能帯域幅 (Total Available Bandwidth)	この値は、クラウドへの接続の速度を指定するために使用します。値は、KB/秒で指定されます。デフォルト値は 102400 KB/秒です。



プロパティ	説明
サンプリング間隔 (Sampling interval)	<p>帯域幅使用状況の測定間隔 (秒)。この値を大きくするほど、NetBackup が使用帯域幅を調べる頻度が少なくなります。</p> <p>この値が 0 (ゼロ) の場合は、スロットル調整は無効です。</p>
詳細設定 (Advanced Settings)	<p>[詳細設定 (Advanced Settings)] をクリックして、スロットル調整の追加設定を指定します。</p> <p>p.97 の「<a href="#">帯域幅スロットルの詳細設定</a>」を参照してください。</p> <p>p.98 の「<a href="#">帯域幅スロットルの詳細設定</a>」を参照してください。</p>
最大並列実行ジョブ数 (Maximum concurrent jobs)	<p>メディアサーバーがクラウドストレージサーバーで実行できるデフォルトの最大並行実行ジョブ数。</p> <p>この値は、クラウドストレージサーバーではなくメディアサーバーに適用されます。クラウドストレージサーバーに接続できるメディアサーバーが複数ある場合、各メディアサーバーで異なる値を持つ場合があります。したがって、クラウドストレージサーバーへの接続の合計数を判断するには、各メディアサーバーからの値を追加してください。</p> <p>NetBackup が接続数よりも多いジョブ数を許可するように設定されている場合、NetBackup は接続の最大数に達した後で開始されたジョブでは失敗します。ジョブにはバックアップジョブとリストアジョブの両方が含まれています。</p> <p>ジョブ数の制限は、バックアップポリシーごと、ストレージユニットごとに設定できます。</p> <p><b>メモ:</b> NetBackup はジョブを開始するときに、同時並行ジョブの数、メディアサーバーごとの接続の数、メディアサーバーの数、ジョブの負荷分散ロジックなどの多くの要因を明らかにする必要があります。したがって、NetBackup は正確な最大接続数でジョブを失敗しない場合もあります。NetBackup は、接続数が最大数よりもわずかに少ない場合、正確に最大数の場合、最大数よりわずかに多い場合にジョブを失敗することがあります。</p> <p>メディアサーバーが Cloud Catalyst ストレージサーバーでない場合は、100 を超える値は通常は不要です。</p> <p>メディアサーバーが Cloud Catalyst ストレージサーバーである場合は、この値を 160 以上に変更します。</p>

## 帯域幅スロットルの詳細設定


帯域幅スロットルの詳細設定では、NetBackup のホストとクラウドストレージプロバイダ間の接続のさまざまな面を制御できます。

総帯域幅および帯域幅のサンプリング間隔は、[拡張性のあるストレージ (Scalable Storage)] ホストプロパティ画面の [クラウド設定 (Cloud Settings)] タブで設定します。

p.95 の「[\[拡張性のあるストレージ \(Scalable Storage\)\] プロパティ](#)」を参照してください。

帯域幅スロットルの詳細設定を行うには

- 1 [NetBackup 管理コンソール (NetBackup Administration Console)]の左ペインで、[ の管理 ( Management)]>[ホストプロパティ (Host Properties)]>[メディアサーバー (Media Servers)]を展開します。
- 2 右ペインで、プロパティを指定するホストを選択します。
- 3 [処理 (Actions)]の[プロパティ (Properties)]をクリックします。
- 4 左ペインの[プロパティ (properties)]ダイアログボックスで、[拡張性のあるストレージ (Scalable Storage)]を選択します。
- 5 右ペインで、[詳細設定 (Advanced Settings)]をクリックします。[スロットルの詳細設定 (Advanced Throttling Configuration)]ダイアログボックスが表示されます。  
次に、ダイアログボックスの例を示します。



- 6 設定を構成したら、[OK]をクリックします。  
p.98 の「[帯域幅スロットルの詳細設定](#)」を参照してください。

## 帯域幅スロットルの詳細設定

次の表で、帯域幅スロットルの詳細設定を説明します。

表 3-4 スロットルの詳細設定

プロパティ	説明
読み取り帯域幅 (Read Bandwidth)	<p>このフィールドを使用して、読み取り操作が使うことができる総帯域幅の割合を指定します。0 から 100 までの値を指定します。不正な値を入力すると、エラーが生成されます。</p> <p>数分内に指定された量のデータを伝送するために帯域幅が不足する場合、タイムアウトによりリストアエラーまたはレプリケーションエラーが発生することがあります。</p> <p>必要な帯域幅を計算するときに複数のメディアサーバーの同時ジョブの合計負荷を考慮してください。</p> <p>デフォルト値: 100                      指定可能な値: 0 - 100</p>
書き込み帯域幅 (Write Bandwidth)	<p>このフィールドを使用して、書き込み操作が使うことができる総帯域幅の割合を指定します。0 から 100 までの値を指定します。不正な値を入力すると、エラーが生成されます。</p> <p>数分内に指定された量のデータを伝送するために帯域幅が不足する場合、タイムアウトによりバックアップエラーが発生することがあります。</p> <p>必要な帯域幅を計算するときに複数のメディアサーバーの同時ジョブの合計負荷を考慮してください。</p> <p>デフォルト値: 100                      指定可能な値: 0 - 100</p>
作業時間 (Work time)	<p>クラウド接続の作業時間とみなされる時間間隔を指定します。</p> <p>24 時間形式で開始時刻と終了時刻を指定してください。たとえば、2:00 P.M. は 14:00 です。</p> <p>クラウド接続で使用できる帯域幅を[割り当て帯域幅 (Allocated bandwidth)]フィールドに示します。この値によって、利用可能な帯域幅のうちどのくらいがこの時間帯のクラウド操作に使用されるかが決まります。値はパーセントまたは KB/秒で表示されます。</p>
オフ時間 (Off time)	<p>クラウド接続のオフ時間とみなされる時間間隔を指定します。</p> <p>24 時間形式で開始時刻と終了時刻を指定してください。たとえば、2:00 P.M. は 14:00 です。</p> <p>クラウド接続で使用できる帯域幅を[割り当て帯域幅 (Allocated bandwidth)]フィールドに示します。この値によって、利用可能な帯域幅のうちどのくらいがこの時間帯のクラウド操作に使用されるかが決まります。値はパーセントまたは KB/秒で表示されます。</p>

プロパティ	説明
週末 (Weekend)	週末の開始時間と終了時間を指定します。  クラウド接続で使用できる帯域幅を[割り当て帯域幅 (Allocated bandwidth)]フィールドに示します。この値によって、利用可能な帯域幅のうちどのくらいがこの時間帯のクラウド操作に使用されるかが決まります。値はパーセントまたは KB/秒で表示されます。
読み取り帯域幅 (KB/秒) (Read Bandwidth (KB/s))	このフィールドには、それぞれのリストアジョブでクラウドのストレージサーバーから NetBackup のメディアサーバーに転送するのに、どのくらいの帯域幅が利用可能かが示されます。値は、KB/秒で表示されます。
書き込み帯域幅 (KB/秒) (Write Bandwidth (KB/s))	このフィールドには、それぞれのバックアップジョブで NetBackup のメディアサーバーからクラウドのストレージサーバーに転送するのに、どのくらいの帯域幅が利用可能かが示されます。値は、KB/秒で表示されます。

## [クラウドストレージ (Cloud Storage)] プロパティ


[NetBackup 管理コンソール (NetBackup Administration Console)] の NetBackup の [クラウドストレージ (Cloud Storage)] プロパティは、現在選択されているマスターサーバーに適用されます。

この [クラウドストレージ (Cloud Storage)] リストに表示されるホストは、ストレージサーバーを構成するときに選択できます。[サービスプロバイダ (Service Provider)] タイプのクラウドベンダーは、サービスホストが利用可能または必要かどうかを判断します。

NetBackup は、一部のクラウドストレージプロバイダのサービスホストを備えています。サービスプロバイダの種類により可能であれば、新規ホストを [クラウドストレージ (Cloud Storage)] リストに追加できます。ホストを追加する場合は、ホストのプロパティを変更するかまたはホストを [クラウドストレージ (Cloud Storage)] リストから削除できます (NetBackup に含まれている情報を削除することはできません)。

この [クラウドストレージ (Cloud Storage)] リストにサービスホストを追加しない場合は、ストレージサーバーを構成するときにサービスホストを追加できます。[サービスプロバイダ (Service Provider)] タイプのクラウドベンダーは、[サービスのホスト名 (Service Hostname)] が利用可能または必要かどうかを判断します。

図 3-2 クラウドストレージホストのプロパティ



[クラウドストレージ (Cloud Storage)]ホストのプロパティには以下のプロパティが含まれます。

表 3-5 クラウドストレージ

プロパティ	説明
クラウドストレージ	<p>NetBackup がサポートするさまざまなクラウドサービスプロバイダに対応するクラウドストレージが、ここに一覧表示されます。</p> <p>p.102の「クラウドストレージインスタンスの追加」を参照してください。</p> <p>p.103の「クラウドストレージホストプロパティの変更」を参照してください。</p> <p>p.105の「クラウドストレージホストのインスタンスの削除」を参照してください。</p>

プロパティ	説明
関連付けられたストレージサーバー (Associated Storage Servers for)	<p>選択したクラウドストレージに対応するクラウドストレージサーバーが表示されます。</p> <p>p.103 の「<a href="#">クラウドストレージホストプロパティの変更</a>」を参照してください。</p>

**メモ:** [クラウドストレージ (Cloud Storage)] ダイアログボックスで加えた変更は、[ホストプロパティ (Host Properties)] ダイアログボックスで [OK] をクリックする前に適用されます。

NetBackup クラウドストレージについては、『[NetBackup クラウド管理者ガイド](#)』を参照してください。

## クラウドストレージインスタンスの追加

NetBackup クラウドストレージサーバーを構成する前にカスタムクラウドストレージインスタンスを追加する必要がある場合があります。カスタムクラウドストレージでは、別のサービスホストや別のプロパティを使ったカスタマイズが可能です。カスタムクラウドストレージインスタンスは、ストレージサーバーを構成するときに [クラウドストレージサーバーの構成ウィザード (Cloud Storage Server Configuration Wizard)] に表示されます。

クラウドストレージプロバイダの種類により、カスタムクラウドストレージインスタンスを追加する必要があるかが決まります。

p.15 の「[NetBackup のクラウドストレージベンダーについて](#)」を参照してください。

次のようにして、カスタムクラウドストレージインスタンスを追加できます。

**NetBackup の [マスターサーバープロパティ (Master Server Properties)] を使用する** この方法では、NetBackup でストレージサーバーを構成する前にクラウドストレージインスタンスを追加します。インスタンスを追加すると、ストレージを構成するウィザードに、インスタンスの詳細が自動的に入力されます。ストレージサーバーを構成するときにインスタンスを選択します。

p.103 の「[クラウドストレージインスタンスを \[クラウドストレージ \(Cloud Storage\)\] ホストプロパティに追加するには](#)」を参照してください。

**[クラウドストレージサーバーの構成ウィザード (Cloud Storage Server Configuration Wizard)] を使用する** この方法では、NetBackup でストレージサーバーを構成すると同時にインスタンスを同時に追加します。ストレージを構成するウィザードに、インスタンスの詳細はユーザー自身で追加するまで入力されません。

p.125 の「[クラウドストレージのストレージサーバーの構成](#)」を参照してください。

クラウドストレージインスタンスを[クラウドストレージ (Cloud Storage)] ホストプロパティに追加するには

- 1 管理コンソールで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]、[ホストプロパティ (Host Properties)]、[マスターサーバー (Master Servers)] の順に左ペインで展開します。
  - 2 右ペインで、クラウドストレージインスタンスを追加するマスターサーバーを選択します。
  - 3 [処理 (Actions)] メニューから[プロパティ (Properties)] を選択します。
  - 4 プロパティダイアログボックスの左ペインで、[クラウドストレージ (Cloud Storage)] を選択します。
  - 5 右ペインで、[追加 (Add)] をクリックします。
  - 6 [クラウドストレージの追加 (Add Cloud Storage)] ダイアログボックスで、設定を更新します。
- p.24 の「[Amazon S3 のクラウドストレージのオプション](#)」を参照してください。
- 7 設定を構成した後、[OK] をクリックします。

## クラウドストレージホストプロパティの変更

[クラウドストレージ (Cloud Storage)]、[マスターサーバープロパティ (Master Server Properties)] から、次のプロパティを変更できます。

[クラウドストレージ (Cloud Storage)] プロパティ

追加するホストのプロパティを変更できます。(NetBackup に含まれているクラウドストレージプロバイダのプロパティを変更または削除することはできません。)

p.103 の「[クラウドストレージホストのプロパティを変更するには](#)」を参照してください。

関連付けられたクラウドストレージサーバーのプロパティ

p.104 の「[関連付けられたクラウドストレージサーバーホストのプロパティを変更する方法](#)」を参照してください。

クラウドストレージサーバーのプロパティを変更する方法は、別の項で説明します。

p.132 の「[クラウドストレージサーバープロパティの変更](#)」を参照してください。

クラウドストレージホストのプロパティを変更するには

- 1 管理コンソールで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]、[ホストプロパティ (Host Properties)]、[マスターサーバー (Master Servers)] の順に左ペインで展開します。
- 2 右ペインで、プロパティを指定するマスターサーバーを選択します。
- 3 [処理 (Actions)] メニューから[プロパティ (Properties)] を選択します。

- 4 [マスターサーバープロパティ (Master Server Properties)] ダイアログボックスで [クラウドストレージ (Cloud Storage)] を選択します。
  - 5 右ペインの [クラウドストレージ (Cloud Storage)] リストで、目的のクラウドストレージを選択します。
  - 6 [クラウドストレージ (Cloud Storage)] リストの隣の [変更 (Change)] をクリックします。
  - 7 [クラウドストレージの変更 (Change Cloud Storage)] ダイアログボックスで、プロパティを変更します。
- p.24 の「[Amazon S3 のクラウドストレージのオプション](#)」を参照してください。
- 8 [クラウドストレージの変更 (Change Cloud Storage)] ダイアログボックスで [OK] をクリックします。
  - 9 [OK] をクリックして [マスターサーバープロパティ (Master Server Properties)] ダイアログボックスを閉じます。

#### 関連付けられたクラウドストレージサーバーホストのプロパティを変更する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]、[ホストプロパティ (Host Properties)]、[マスターサーバー (Master Servers)] の順に左ペインで展開します。
  - 2 右ペインで、プロパティを指定するマスターサーバーを選択します。
  - 3 [処理 (Actions)] メニューから [プロパティ (Properties)] を選択します。
  - 4 [マスターサーバープロパティ (Master Server Properties)] ダイアログボックスで [クラウドストレージ (Cloud Storage)] を選択します。
  - 5 右ペインの [次の関連付けられたクラウドストレージサーバー (Associated Cloud Storage Servers for)] リストで、目的のストレージサーバーを選択します。
  - 6 [次の関連付けられたクラウドストレージサーバー (Associated Cloud Storage Servers for)] リストの隣の [変更 (Change)] をクリックします。
  - 7 [クラウドストレージサーバーの構成 (Cloud Storage Server Configuration)] ダイアログボックスで、プロパティを変更します。
- p.27 の「[Amazon S3 のサーバーの詳細な構成オプション](#)」を参照してください。
- p.29 の「[Amazon S3 クレデンシャルブローカーの詳細](#)」を参照してください。
- 8 [クラウドストレージの変更 (Change Cloud Storage)] ダイアログボックスで [OK] をクリックします。
  - 9 [OK] をクリックして [マスターサーバープロパティ (Master Server Properties)] ダイアログボックスを閉じます。



## クラウドストレージホストのインスタンスの削除

[クラウドストレージ (Cloud Storage)]、[マスターサーバープロパティ (Master Server Properties)]を使用して、カスタムクラウドストレージ (クラウドインスタンス) を削除できません。NetBackup で提供されたクラウドストレージインスタンスを削除できません。

p.100 の「[\[クラウドストレージ \(Cloud Storage\)\]プロパティ](#)」を参照してください。

### クラウドストレージホストのインスタンスを削除する方法

- 1 管理コンソールで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]、[ホストプロパティ (Host Properties)]、[マスターサーバー (Master Servers)]の順に左ペインで展開します。
- 2 右ペインで、プロパティを指定するマスターサーバーを選択します。
- 3 [処理 (Actions)]メニューから[プロパティ (Properties)]を選択します。
- 4 [マスターサーバープロパティ (Master Server Properties)]ダイアログボックスで[クラウドストレージ (Cloud Storage)]を選択します。
- 5 右ペインの[クラウドストレージ (Cloud Storage)]リストで、目的のクラウドストレージを選択します。
- 6 [削除]をクリックします。
- 7 [クラウドストレージの削除 (Remove the Cloud Storage)]ダイアログボックスで、[はい (Yes)]をクリックします。
- 8 [OK]をクリックして[マスターサーバープロパティ (Master Server Properties)]ダイアログボックスを閉じます。

## NetBackup CloudStore Service Container について

このデーモンは、メディアサーバーのバージョンが 7.7.x から 8.1.2 の場合にのみ適用可能です。

NetBackup CloudStore Service Container (`nbcssc`) は、クラウドストレージ用に構成された古いメディアサーバーで実行する Web ベースのサービスコンテナです。

このコンテナは、スロットルサービスと測定データコレクタサービスをホストします。

NetBackup OpsCenter は監視と報告の目的で測定データを使います。

[NetBackup 管理コンソール (NetBackup Administration Console)]で[拡張性のあるストレージ (Scalable Storage)]ホストプロパティを使用して CloudStore Service Container の動作を構成できます。

p.95 の「[\[拡張性のあるストレージ \(Scalable Storage\)\]プロパティ](#)」を参照してください。

NetBackup CloudStore Service Container サービスのポート番号は 5637 です。クラウドストレージ用に構成されている古いメディアサーバーでは、このポートを使用する必要があります。古いメディアサーバーが別のポートを使用している場合、マスターサーバーとの通信が失敗します。NetBackup で使用するポートについて詳しくは、『NetBackup ネットワークポートリファレンスガイド』を参照してください。

NetBackup は、NetBackup CloudStore サービスコンテナの複数のセキュリティの方法を次のように使います。

セキュリティ証明書      NetBackup CloudStore Service Container を実行する NetBackup ホストは、セキュリティ証明書または証明書を使用してプロビジョニングする必要があります。

p.106 の「[NetBackup CloudStore Service Container のセキュリティ証明書](#)」を参照してください。

**メモ:** クラウドストレージを構成する前にすでに生成済みの場合は、セキュリティ証明書を生成する必要はありません。

セキュリティモード      NetBackup CloudStore サービスコンテナはさまざまなセキュリティモードで実行できます。

p.108 の「[NetBackup CloudStore Service Container のセキュリティモード](#)」を参照してください。

p.123 の「[クラウドストレージの NetBackup メディアサーバーについて](#)」を参照してください。

---

**メモ:** NetBackup 8.1.2 より後のリリースでは、nbcssc サービスは配備されません。

NetBackup Web 管理コンソール (nbwmc) サービスは、クラウドストレージの構成操作を処理し、NetBackup Service Layer (nbsl) サービスは、スロットルサービスおよび測定データコレクタサービスの機能を処理します。バージョン 8.1.2 より後のメディアサーバーでは、ホスト ID ベースの証明書を使用して認証を行います。

これらのサービスについて詳しくは、『Veritas NetBackup 管理者ガイド Vol. 1』を参照してください。

---

## NetBackup CloudStore Service Container のセキュリティ証明書

NetBackup CloudStore Service Container を開始して実行するためには、デジタルセキュリティ証明書が必要です。セキュリティ証明書がどのようにプロビジョニングされるかは、次に示すように、NetBackup のリリースレベルによって決まります。

NetBackup 8.2 以降 CloudStore Service Container を実行する NetBackup ホストには、ID ベースの証明書が必要です。これらのホストには、証明書のインストールが必要になる場合があります。

p.115 の「[ホスト ID ベースの証明書の配備](#)」を参照してください。

NetBackup マスターサーバーがクラスタ化されている場合は、アクティブノードとパッシブノードにホスト ID ベースの証明書があることを確認する必要があります。詳しくは、『[NetBackup セキュリティおよび暗号化ガイド](#)』を参照してください。

NetBackup 8.0 から 8.1.2 CloudStore Service Container を実行する NetBackup ホストには、ホスト ID ベースの証明書とホスト名ベースの証明書の両方が必要です。それらのホストに証明書をインストールする必要がある場合があります。

p.113 の「[ホスト名ベースの証明書の配備](#)」を参照してください。

p.115 の「[ホスト ID ベースの証明書の配備](#)」を参照してください。

NetBackup マスターサーバーがクラスタ化されている場合、アクティブノードとパッシブノードにホスト名ベースの証明書とホスト ID ベースの証明書の両方があることを確認する必要があります。詳しくは、『[NetBackup セキュリティおよび暗号化ガイド](#)』を参照してください。

NetBackup 7.7 および 7.7.x CloudStore Service Container を実行する NetBackup ホストには、ホスト名ベースの証明書が必要です。コマンドを使って、メディアサーバーにこれをインストールする必要があります。

p.113 の「[ホスト名ベースの証明書の配備](#)」を参照してください。

**メモ:** クラウドストレージを構成する前にすでに生成済みの場合は、セキュリティ証明書を生成する必要はありません。

ホスト名ベースのセキュリティ証明書は 1 年後に期限切れになります。

NetBackup は、必要に応じて、既存の証明書を自動的に新しいものに置き換えます。

**メモ:** NetBackup の他の機能または目的のためにプロビジョニングされたセキュリティ証明書は、NetBackup CloudStore Service Container の証明書要件を満たします。NetBackup アクセス制御機能がセキュリティ証明書を使用し、NetBackup 管理コンソールは、ホスト間通信用にセキュリティ証明書を必要とします。

NetBackup マスターサーバーがクラスタ化されている場合、アクティブノードとパッシブノードにホスト名ベースの証明書があることを確認する必要があります。

詳しくは、『[NetBackup セキュリティおよび暗号化ガイド](#)』を参照してください。

メディアサーバーのセキュリティ証明書がどこに配置されるかは、次のように NetBackup のリリースレベルによって決まります。

NetBackup 7.7 から 8.1.2 証明書名は、ホストで NetBackup メディアサーバーソフトウェアを設定したときに使ったホスト名です。証明書のパスは、オペレーティングシステムに応じて、次のようになります。

- UNIX/Linux の場合: /usr/opensv/var/vxss/credentials
- Windows:  
`install_dir\Veritas\NetBackup\var\VxSS\credentials`

p.105 の「[NetBackup CloudStore Service Container について](#)」を参照してください。

## NetBackup CloudStore Service Container のセキュリティモード

これは、バージョン 8.1.2 までの NetBackup にのみ適用されます。

NetBackup CloudStore Service Container は、2 つの異なるモードのいずれかで実行できます。次に示すように、セキュリティモードによってクライアントとサービスの通信方法が決定します。

セキュアモード	デフォルトのセキュアモードでは、クライアントコンポーネントを CloudStore Service Container で認証する必要があります。認証の後で、セキュリティ保護された HTTPS チャネルを介して通信が行われます。
非セキュアモード	CloudStore Service Container では、非セキュア通信を使います。クライアントは認証を必要とせずに HTTP 経由でサーバーと通信します。

セキュリティモードの設定に、`CSSC_IS_SECURE` ファイルの `CSSC_IS_SECURE` 属性を使うことができます。デフォルト値は 64 (セキュリティ保護された通信) です。

p.108 の「[NetBackup cloudstore.conf 設定ファイル](#)」を参照してください。

p.105 の「[NetBackup CloudStore Service Container について](#)」を参照してください。

## NetBackup cloudstore.conf 設定ファイル

表 3-6 で、`cloudstore.conf` 設定ファイルのパラメータについて説明しています。

`cloudstore.conf` ファイルは、NetBackup クラウドがサポートするプラットフォームにインストールされるマスターサーバーとすべてのメディアサーバーで利用可能です。

---

**メモ:** `cloudstore.conf` ファイルでいずれかのパラメータを変更する場合は、変更前に `nbcssc` サービス (バージョン 7.7.x から 8.1.2 のメディアサーバーのみ) と `nbwmc` サービス (マスターサーバー) を停止する必要があります。パラメータを変更したら、これらのサービスを再起動して、変更を有効にします。

---

`cloudstore.conf` ファイルは、次のディレクトリに存在します。

- **UNIX** の場合: /usr/opensv/var/global/wmc/cloud  
 バージョン 7.7.x から 8.1.2 のメディアサーバーの場合、パスは /usr/opensv/netbackup/db/cloud です。
- **Windows** の場合: *install\_path*¥Veritas¥NetBackup¥var¥global¥wmc¥cloud  
 バージョン 7.7.x から 8.1.2 のメディアサーバーの場合、パスは *install\_path*¥Veritas¥NetBackup¥db¥cloud です。

**表 3-6** cloudstore.conf 設定ファイルのパラメータと説明

パラメータ	説明
CSSC_VERSION	この値は変更しないことをお勧めします。  cloudstore.conf ファイルのバージョンを指定します。デフォルト値は 2 です。
CSSC_PLUGIN_PATH	この値は変更しないことをお勧めします。  <b>NetBackup</b> クラウドストレージプラグインのインストールパスを指定します。デフォルトのパスは次のとおりです。  <b>Windows</b> の場合: <i>install_path</i> ¥Veritas¥NetBackup¥bin¥ost-plugins  <b>UNIX</b> の場合: /usr/opensv/lib/ost-plugins
CSSC_PORT	これは、バージョン 7.7.x から 8.1.2 のメディアサーバーにのみ該当します。  <b>CloudStore Service Container</b> (nbcssc) のポート番号を指定します。値として 5637 を指定します。  このポートは、クラウドストレージ用に構成された古いメディアサーバー用に、旧バージョンのメディアサーバーをサポートするために使用されます。古いメディアサーバーがこのポートを使用していることを確認してください。古いメディアサーバーが別のポートを使用している場合、マスターサーバーとの通信が失敗します。

パラメータ	説明
CSSC_LOG_DIR	<p><b>csconfig</b>、<b>nbclutil</b>、およびクラウドプラグインがログファイルを生成するディレクトリのパスを指定します。</p> <p>デフォルトのパスは次のとおりです。</p> <p><b>Windows</b> の場合:  <code>install_path¥Veritas¥NetBackup¥logs¥nbcssc</code></p> <p><b>UNIX</b> の場合: <code>/usr/opensv/netbackup/logs/nbcssc</code></p> <p><b>メモ:</b> バージョン <b>7.7.x</b> から <b>8.1.2</b> のメディアサーバーの場合、<b>nbcssc</b> サービスはログファイル用にこのパスを使用します。</p>
CSSC_LOG_FILE	<p>これは、<b>NetBackup</b> リリース <b>8.1.2</b> までのバージョンにのみ該当します。</p> <p><b>nbcssc</b> サービスがログに書き込むのに使うファイル名を指定します。デフォルト値は空です。これは、<b>NetBackup</b> のログ記録機構によってログのファイル名が決められることを意味します。</p>
CSCONFIG_LOG_FILE	<p><b>csconfig</b> ユーティリティがログへ書き込む際に使用するファイル名を指定します。デフォルト値は空です。これは、<b>NetBackup</b> のログ記録機構によってログのファイル名が決められることを意味します。</p>
CSSC_IS_SECURE	<p><b>nbcssc</b> サービスを、セキュアモード (値 <b>64</b>) または非セキュアモード (値 <b>0</b>) のどちらで実行するかを指定します。デフォルトの値は <b>64</b> です。</p>
CSSC_CIPHER_LIST	<p><b>NetBackup</b> が次の目的で使用する暗号リストを指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ クラウドマスターホストの暗号は、クラウドサービスプロバイダとの通信に使用されます。</li> <li>■ メディアサーバーの暗号は、クラウドマスターホストの <b>nbwmc</b> サービスやクラウドサービスプロバイダと通信するために使用されます。</li> </ul> <p>この値は変更しないことをお勧めします。ただし、暗号リストを目的に応じてカスタマイズする場合は、マスターサーバーとメディアサーバーの <code>cloudstore.conf</code> の暗号リストを変更する必要があります。</p> <p><b>メモ:</b> 暗号リストが無効な場合、カスタマイズされた暗号リストはデフォルトの暗号リストに置き換えられます。</p> <p>デフォルト値は <code>AES:!aNULL:@STRENGTH</code> です。</p>

パラメータ	説明
CSSC_LOG_LEVEL	<p>CLI ユーティリティの <code>csconfig</code> と <code>nbclidutil</code> のログ記録のログレベルを指定します。値 <code>0</code> はログ記録が無効になることを、<code>0</code> 以外の値はログ記録が有効になることをそれぞれ示します。</p> <p>デフォルトの値は <code>0</code> です。</p>
CSSC_MASTER_PORT	<p>これは、バージョン <code>7.7.x</code> から <code>8.1.2</code> のメディアサーバーにのみ該当します。<b>NetBackup</b> のバージョン <code>8.2</code> 以降のマスターサーバーとメディアサーバーには該当しません。</p> <p>このパラメータ値は、<code>5637</code> に設定する必要があります。</p> <p>このポートは、クラウドストレージ用に構成された古いメディアサーバー用に、旧バージョンのメディアサーバーをサポートするために使用されます。古いメディアサーバーがこのポートを使用していることを確認してください。古いメディアサーバーが別のポートを使用している場合、マスターサーバーとの通信が失敗します。</p>
CSSC_MASTER_NAME	<p><b>NetBackup</b> マスターサーバー名を指定します。このエントリは <code>nbwmc</code> サービスがこのホストで動作することを示します。ここでは、次の場所に存在する <code>CloudProvider.xml</code> ファイルと <code>CloudInstance.xml</code> ファイルに基づいて、クラウドプロバイダ固有のすべての要求が処理されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Windows の場合:  <code>install_path¥NetBackup¥var¥global¥wmc¥cloud</code>                      バージョン <code>7.7.x</code> から <code>8.1.2</code> のメディアサーバーの場合、パスは <code>install_path¥NetBackup¥db¥cloud</code> です。</li> <li>■ UNIX の場合:  <code>/usr/opensv/var/global/wmc/cloud</code>                      バージョン <code>7.7.x</code> から <code>8.1.2</code> のメディアサーバーの場合、パスは <code>/usr/opensv/netbackup/db/cloud</code> です。</li> </ul>

パラメータ	説明
CSSC_LEGACY_AUTH_ENABLED	<p>nbcssc サービスでレガシー認証が有効であるか (値 <b>1</b>) 無効であるか (値 <b>0</b>) を指定します。デフォルトの値は <b>0</b> です。</p> <p><b>メモ:</b> NetBackup 8.1 以降では、CSSC_LEGACY_AUTH_ENABLED オプションは推奨されません。レガシーのメディアサーバーと通信するには、NetBackup マスターサーバーで [8.0 以前のホストとの安全でない通信を有効にする (Enable insecure communication with 8.0 and earlier hosts)] オプションを使用します。このオプションは、NetBackup 管理コンソールの [セキュリティ管理 (Security Management)] &gt; [グローバルセキュリティ設定 (Global Security Settings)] &gt; [安全な通信 (Secure Communication)] タブで利用できます。</p>



パラメータ	説明
CSSC_ALLOW_LEGACY_AUTH	<p>マスターサーバーが、クラウドストレージ用に構成されているレガシーメディアサーバーと通信できるかどうかを指定します。サポートされるのは、バージョン 7.7.x から 8.1.2 のメディアサーバーのみです。</p> <p>値 1 (デフォルト値) は通信が有効であることを示し、値 0 は通信が無効であることを示します。</p> <p>このパラメータは、NetBackup 管理コンソール GUI の [8.0 以前のホストとの安全でない通信を有効にする (Enable insecure communication with 8.0 and earlier hosts)] オプション ([セキュリティ管理 (Security Management)]、[グローバルセキュリティ設定 (Global Security Settings)] の順に選択して表示される [安全な通信 (Secure Communication)] タブ) とともに使用します。</p> <p>この GUI オプションを使用すると、すべての旧バージョンのレガシーメディアサーバーとマスターサーバーの通信を有効または無効にできます。これは「すべて」または「なし」として動作する設定で、クラウドストレージメディアサーバーに固有の設定ではありません。このパラメータは、クラウドに対する追加レベルの制御を提供します。この設定を使用して、マスターサーバーと旧バージョンのクラウドストレージメディアサーバーの通信を明示的に有効または無効にできます。</p> <p>たとえば、GUI オプションが有効になっており (デフォルト値)、このパラメータ値が 0 に設定されている場合、NetBackup マスターサーバーは、他のストレージサーバーと同様に、サポートされている旧バージョンのメディアサーバーと引き続き通信します。ただし、ハードコードされたクレデンシャルを使用して古い通信方式を使用しているレガシークラウドストレージメディアサーバーはすべて遮断されるため、NetBackup 環境のセキュリティは強化されます。</p> <p><b>メモ:</b> GUI オプションが無効になっている場合、このパラメータ値は影響を与えません。このパラメータ値を変更した場合は、NetBackup Web 管理コンソール (nbwmc) サービスを再起動して、変更を有効にする必要があります。</p>

## ホスト名ベースの証明書 の 配備

この手順は、メディアサーバーのバージョンが 7.7.x から 8.1.2 の場合にのみ適用可能です。

クラウドストレージに使用する NetBackup メディアサーバーに、必要なホスト名ベースのセキュリティ証明書を配備できます。クラウドストレージのために使用する各メディアサーバーは、NetBackup CloudStore Service Container を実行します。

p.105 の「[NetBackup CloudStore Service Container について](#)」を参照してください。

証明書を個別のメディアサーバーまたはすべてのメディアサーバーに対して配備できます。クラウドストレージのために使用するメディアサーバーには、ホスト名ベースのセキュリティ証明書が必要です。

---

**メモ:** ホスト名ベースの証明書の配備は 1 つのホストごとに行う 1 回のみでの操作です。ホスト名ベースの証明書が以前のリリースまたは修正プログラムで配備された場合は、再び配備を行う必要はありません。

---

ホスト名ベースの証明書を配備する前に、次のことを確認します。

- クラスタのすべてのノードにホスト ID ベースの証明書がある
- クラスタノードのすべての完全修飾ドメイン名 (FQHN) と短縮名は、それぞれのホスト ID にマッピングされます。

## メディアサーバーにホスト名ベースの証明書を配備する

この手順は、同時に多数のホストにホスト名ベースのセキュリティ証明書を配備する場合に適しています。NetBackup 配備と同様に通常、この方法はネットワークが安全であることを前提とします。

### メディアサーバーのホスト名ベースのセキュリティ証明書を配備する方法

- 1 環境に応じて、マスターサーバーで次のコマンドを実行します。個別のメディアサーバーの名前を指定または `-AllMediaServers` を指定します。

Windows の場合: `install_path\NetBackup\bin\admincmd\bpbpbaz -ProvisionCert host_name|-AllMediaServers`

UNIX の場合: `/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/bpbpbaz -ProvisionCert host_name|-AllMediaServers`

NetBackup Appliance (NetBackupCLI ユーザーとして): `bpbpbaz -ProvisionCert Media_server_name`

- 2 メディアサーバーで NetBackup Service Layer (nbsl) サービスを再起動します。

---

**メモ:** ホスト (DHCP) 上で動的 IP を使用する場合は、ホスト名と IP アドレスがマスターサーバーで正しく一覧表示されていることを確認します。これを実行するには、マスターサーバーで次の NetBackup `bpclient` コマンドを実行します。

Windows の場合: `Install_path¥NetBackup¥bin¥admincmd¥bpclient -L -All`

UNIX の場合: `/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/bpclient -L -All`

---

## ホスト ID ベースの証明書の配備

証明書配備のセキュリティレベルに応じて、マスター以外のホストは、認証局 (マスターサーバー) からホスト ID ベースの証明書を取得できるようになるために、認証トークンが必要になる場合があります。証明書が自動的に配備されない場合は、管理者が NetBackup コマンドを使って `nbcertcmd` ホストに手動で証明書を配備する必要があります。

次の項で、配備レベルと、各レベルで認証トークンが必要かどうかについて説明します。

### トークンが不要の場合の配備

ホスト管理者が、認証トークンを必要とせずに、証明書をマスター以外のホストに配備できるセキュリティレベルでは、次の手順を実行します。

#### トークンが不要の場合にホスト ID ベースの証明書を生成して配備する方法

- 1 ホスト管理者が、マスターサーバーが信頼できる状態を確認するためにマスター以外のホストで次のコマンドを実行します。

```
nbcertcmd -getCACertificate
```

- 2 マスター以外のホストで次のコマンドを実行します。

```
nbcertcmd -getCertificate
```

---

**メモ:** 複数の NetBackup ドメインと通信するには、そのホストの管理者が `-server` オプションを使って各マスターサーバーから証明書を要求する必要があります。

---

特定のマスターサーバーから証明書を取得するには、次のコマンドを実行します。

```
nbcertcmd -getCertificate -server master_server_name
```

- 3 証明書がホストに配備されていることを検証するには、次のコマンドを実行します。

```
nbcertcmd -listCertDetails
```

## トークンが必要な場合の配備

CA からホスト ID ベースの証明書を配備するために認証トークンがホストで必要となるセキュリティレベルでは、次の手順を実行します。

トークンが必要な場合にホスト ID ベースの証明書を生成して配備するには

- 1 操作を続行する前に、ホスト管理者が認証トークン値を CA から取得している必要があります。トークンは各環境のさまざまなセキュリティガイドラインに応じて、電子メール、ファイル、または口頭で管理者に伝えられます。
- 2 マスターサーバーが信頼できる状態を確立するためにマスター以外のホストで次のコマンドを実行します。

```
nbcertcmd -getCACertificate
```

- 3 マスター以外のホストで次のコマンドを実行して、メッセージが表示されたらトークンを入力します。

```
nbcertcmd -getCertificate -token
```

---

**メモ:** 複数の NetBackup ドメインと通信するには、そのホストの管理者が `-server` オプションを使って各マスターサーバーから証明書を要求する必要があります。

---

管理者がトークンをファイルで取得した場合、次を入力します。

```
nbcertcmd -getCertificate -file authorization_token_file
```

- 4 証明書がホストに配備されていることを検証するには、次のコマンドを実行します。

```
nbcertcmd -listCertDetails
```

クラスタの証明書を表示するには、`-cluster` オプションを使用します。

## クラウドバックアップ用のデータ圧縮について

NetBackup では、クラウドストレージサーバーに送信する前にデータを圧縮できます。

クラウドストレージサーバーの構成中にクラウドストレージサーバーの構成ウィザードを使用して、NetBackup メディアサーバー上でデータ圧縮を有効化できます。

p.125 の「[クラウドストレージのストレージサーバーの構成](#)」を参照してください。

---

**メモ:** クラウドストレージ構成中にデータ圧縮を有効化した後に、データ圧縮を無効化することはできません。

---

## NetBackup でのデータ圧縮に関する注意

- 7.7.3 よりも前のバージョンの NetBackup メディアサーバーでは、データ圧縮はサポートされません。そのため、クラウドストレージサーバーの構成中に古いバージョンのメディアサーバーを選択した場合は、クラウドストレージサーバーの構成ウィザードに圧縮オプションが表示されません。
- NetBackup は、圧縮レベル 3 で、LZO Pro というサードパーティ製ライブラリを使用します。bptm ログには、クラウドストレージでバックアップを作成した後のデータ圧縮率の情報が含まれています。  
p.180 の「[圧縮率の表示](#)」を参照してください。
- NetBackup は、256 KB のチャンクでデータを圧縮します。
- NetBackup アクセラレータおよび移動検出機能を備えた True Image Restore (TIR) は、圧縮でサポートされます。
- バックアップデータは、クラウドストレージサーバーへの転送前に圧縮されます。圧縮オプションと暗号化オプションの両方が選択された場合、データは暗号化前に圧縮されます。
- データ圧縮では、圧縮可能なデータの量に応じてバックアップ時間が短縮されデータサイズが削減されます。しかしながら、圧縮しない場合のデータと比較すると、帯域幅使用率が削減されていることが分かります。
- 圧縮できないデータの場合は、データ圧縮のパフォーマンスが低下します。そのため、ポリシーデータなどの圧縮不能なデータのバックアップに対して圧縮を有効化しないことを推奨します。
- 別の種類のストレージサーバーで同じパケットを使用しないことを推奨します。
- ストレージサーバー側の圧縮と一緒にクライアント側の圧縮を使用しないでください。
- ストレージサーバーの作成後に、圧縮構成の設定 (有効または無効) を変更することはできません。

## クラウドストレージのデータ暗号化について

クラウドに送信する前にデータを暗号化できます。の NetBackup [クラウドストレージサーバーの構成ウィザード (Cloud Storage Server Configuration Wizard)] および [ディスクプールの構成ウィザード (Disk Pool Configuration Wizard)] には、キー管理および暗号化を構成する手順が含まれています。

NetBackup はクラウドディスクストレージの場合にデータの暗号化を管理するために NetBackup Key Management Service (NetBackup KMS) と外部キー管理サービスを使用します。

p.118 の「[NetBackup クラウドストレージの暗号化の NetBackup KMS について](#)」を参照してください。

p.119 の「[NetBackup クラウドストレージの暗号化の外部 KMS について](#)」を参照してください。

NetBackup KMS と外部 KMS に関する詳細情報を参照できます。

詳しくは、『[NetBackup セキュリティおよび暗号化ガイド](#)』を参照してください。

## NetBackup クラウドストレージの暗号化の NetBackup KMS について

NetBackup は、NetBackup Key Management Service (NetBackup KMS) を使用して、ディスクストレージのデータ暗号化用のキーを管理します。NetBackup KMS は NetBackup マスターサーバーベースの対称キー管理サービスです。サービスは、NetBackup マスターサーバー上で実行されます。NetBackup KMS 機能を使用するために追加のライセンスは必要ありません。NetBackup は、クラウドストレージの暗号化キーを管理するのに NetBackup KMS を使用します。

p.117 の「[クラウドストレージのデータ暗号化について](#)」を参照してください。

Cloud Storage サーバーの構成ウィザードを使用した暗号化を有効にし、ディスクプールの構成ウィザードを使用してディスクプールを構成する場合は、KMS とキー固有の情報を指定する必要があります。キー固有の情報は、KMS サーバーの構成に基づいています。KMS サーバーが設定されていない場合、クラウドストレージサーバーの暗号化設定の一部として、NetBackup KMS サーバーはデフォルトで KMS サーバーとして構成されます。

NetBackup KMS データベースに必要なキーを次の表で説明します。[クラウドストレージサーバーの構成ウィザード (Cloud Storage Server Configuration Wizard)]を使うときに、これらのキーのパスフレーズを入力できます。

表 3-7 KMS データベースに必要な暗号化キー

キー	説明
ホストマスターキー (Host Master Key)	ホストマスターキーはキーデータベースを保護します。ホストマスターキーはパスフレーズと ID を必要とします。NetBackup KMS はキーを生成するのにパスフレーズを使用します。
キーの保護キー (Key Protection Key)	キーの保護キーは、キーデータベースの個別のレコードを保護します。キーの保護キーはパスフレーズと ID を必要とします。NetBackup KMS はキーを生成するのにパスフレーズを使用します。

ストレージサーバーとボリューム組み合わせのそれぞれに必要な暗号化キーを次の表で説明します。クラウドストレージサーバーを構成したときに暗号化を指定すると、ストレージボリュームのキーグループに対してパスフレーズを設定する必要があります。[ディ

スクプールの構成ウィザード (Disk Pool Configuration Wizard)]を使うときに、これらのキーのパスフレーズを入力します。

**表 3-8**                    **ストレージサーバーとボリュームの各組み合わせの暗号化キーとキーレコード**

項目	説明
キーグループのキー	<p>キーグループのキーはそのキーグループを保護します。ストレージサーバーとボリュームの組み合わせごとにキーグループが必要になり、各キーグループのキーにはパスフレーズが必要です。キーグループ名は、次のとおりに記述されるストレージ形式を使用する必要があります。</p> <p>クラウドストレージの場合の形式は次のとおりです。</p> <pre>storage_server_name:volume_name</pre> <p>次の項目では、クラウドストレージに関するキーグループ名のコンポーネントの必要条件について説明します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <code>storage_server_name</code>: ストレージサーバーに使った名前と同じ名前を使う必要があります。名前は完全修飾ドメイン名か省略名にできませんが、ストレージサーバーと同じものにする必要があります。</li> <li>■ コロン (:) は <code>storage_server_name</code> の後に必要です。</li> <li>■ <code>volume_name</code>: ストレージベンダーが NetBackup に公開している LSU 名を指定する必要があります。</li> </ul> <p>[ディスクプールの構成ウィザード (Disk Pool Configuration Wizard)]は、キーグループを作成するときにこの形式に準拠します。</p>
キーレコード (Key record)	<p>作成する各キーグループはキーレコードを必要とします。キーレコードはストレージサーバーとボリュームのデータを保護する実際のキーを格納します。</p> <p>キーレコードの名前はオプションです。キー名を使う場合は、どんな名前でも使えます。ボリューム名と同じ名前を使うことを推奨します。[ディスクプールの構成ウィザード (Disk Pool Configuration Wizard)]ではキーレコードのキーは要求されません。このウィザードでは、ボリューム名がキー名として使われます。</p>

NetBackup KMS と外部 KMS について詳しくは、『[NetBackup セキュリティおよび暗号化ガイド](#)』を参照してください。

## NetBackup クラウドストレージの暗号化の外部 KMS について

クラウドストレージの場合は、NetBackup は外部 Key Management Service (外部 KMS) サーバーのキーをサポートします。

外部 KMS がマスターサーバーで設定されている場合は、次の点に注意してください。

- [クラウドストレージサーバーの構成ウィザード (Cloud Storage Server Configuration Wizard)] で、外部 KMS を構成するために追加の手順は必要ありません。
- [ディスクプールの構成ウィザード (Disk Pool Configuration Wizard)] で、キーパズフレーズの入力を指定するために追加の手順は必要ありません。

ストレージサーバーおよびボリュームの各組み合わせに必要な Symmetric 暗号化キー外部 KMS サーバーでは、ストレージサーバーおよびボリュームの各組み合わせに対して Symmetric 暗号化キーは作成されません。'storage\_server\_name:volume\_name' 形式のキーグループ名の値を持つカスタム属性が設定されている Symmetric 暗号化キーが、外部 KMS サーバーにすでに存在することを確認する必要があります。

外部 KMS について詳しくは、『[NetBackup セキュリティおよび暗号化ガイド](#)』を参照してください。

## クラウドストレージサーバーについて

ストレージサーバーは、ストレージに対してデータの書き込みと読み込みを実行するエンティティです。クラウドストレージサーバーの場合、NetBackup メディアサーバーを使用してバックアップ操作を実行するためにクラウドベンダーが公開したホストまたはエンドポイントです。NetBackup でクラウドストレージサーバーを構成するとき、クラウドストレージを識別するために任意の論理名を使用できます。

クラウドストレージサーバーを構成するとき、NetBackup の [拡張性のあるストレージ (Scalable Storage)] プロパティが継承されます。

p.95 の「[\[拡張性のあるストレージ \(Scalable Storage\)\] プロパティ](#)」を参照してください。

ストレージサーバーを構成した後、ストレージサーバーのプロパティを変更できます。

p.132 の「[クラウドストレージサーバープロパティの変更](#)」を参照してください。

NetBackup メディアサーバーは、クライアントをバックアップし、ストレージサーバーにデータを送信します。

p.123 の「[クラウドストレージの NetBackup メディアサーバーについて](#)」を参照してください。

## クラウドストレージのオブジェクトのサイズについて

バックアップ中、NetBackup はバックアップイメージデータを「オブジェクト」と呼ばれるチャンクに分割します。各オブジェクトをクラウドストレージに移動するために、オブジェクトごとに PUT 要求が実行されます。

カスタムのオブジェクトサイズを設定すると、クラウドストレージとの間で送受信される PUT 要求と GET 要求の量を制御できます。PUT 要求と GET 要求の数を少なくすると、要求に対して課金されるコストを減らすことができます。



オブジェクトサイズのカスタム値は、クラウドストレージサーバーの作成時に指定できます。クラウドストレージプロバイダ、ハードウェア、インフラストラクチャ、期待するパフォーマンス、およびその他の要因を考慮して値を決定してください。クラウドストレージサーバーのオブジェクトサイズは、一度設定すると変更できません。別のオブジェクトサイズを設定するには、クラウドストレージサーバーを再作成する必要があります。

p.125 の「クラウドストレージのストレージサーバーの構成」を参照してください。


## オブジェクトのサイズを選択するためのガイドライン

クラウドでの NetBackup のパフォーマンスは、オブジェクトのサイズ、並列接続の数、読み取りまたは書き込みバッファのサイズの組み合わせによって決まります。

バックアップ操作とリストア操作のパフォーマンスを向上するため、NetBackup はクラウドストレージへの複数の並列接続を使用します。NetBackup のパフォーマンスは並列接続数によって異なります。並列接続数は読み取りまたは書き込みバッファのサイズとオブジェクトのサイズから算出されます。

読み取りまたは書き込みバッファのサイズ (ユーザー設定) ÷ オブジェクトのサイズ (ユーザー設定) = 並列接続の数 (算出)。これらの決定要因の関連を次の図に示します。

これらの決定要因の関連を次の図に示します。



- 並列接続数を決定する際は、以下の要因を考慮します。
  - クラウドストレージプロバイダによって許可される並列接続の最大数
  - NetBackup とクラウドストレージ環境の間のネットワークで利用可能な帯域幅
  - NetBackup ホストで利用可能なシステムメモリ

- オブジェクトのサイズを大きくすると、並列接続の数は減ります。並列接続の数は、アップロードやダウンロードの速度に影響します。
- 読み取りまたは書き込みバッファのサイズを大きくすると、並列接続数が増加します。同様に、並列接続数を少なくしたい場合は、読み取りまたは書き込みバッファのサイズを小さくします。ただし、ネットワーク帯域幅と利用可能なシステムメモリを考慮する必要があります。
- クラウドプロバイダは、バックアップまたはリストアの処理中に開始した PUT 要求と GET 要求の数に対して課金します。オブジェクトのサイズが小さいほど、PUT 要求または GET 要求の数は多くなり、結果的にコストが高くなります。
- データ転送で一時的なエラーが発生した場合、NetBackup は、再試行を何度か実行して、失敗したオブジェクトを転送しようとします。このような場合、エラーが続くと、完全なオブジェクトが再び転送されます。また、レイテンシとパケット損失が大きい場合は、パフォーマンスが低下することがあります。レイテンシとパケット損失の問題は並列接続数を大きくすると解決することがあります。
- NetBackup では、クライアント側でいくつかのタイムアウトが設定されています。アップロード操作が算出された最低の NetBackup データ転送速度より (オブジェクトのサイズが大きいために) 遅くなる場合は、NetBackup でエラーが発生している可能性があります。
- 重複排除がサポートされていないレガシー環境では、接続数が少ないと、並列で行われるダウンロードの数は以前の接続数の場合より少なくなります。  
 たとえば、旧バージョン (8.0 以前) のイメージからリストアする場合にオブジェクトのサイズが 1 MB のときは、(1 つの接続につき) 16 MB のバッファは完全には使用されず、メモリは消費されます。オブジェクトのサイズを大きくしても、利用可能な読み取りまたは書き込みバッファサイズのメモリのため、接続数には制限があります。

## 現在のデフォルト設定

デフォルト設定は以下のとおりです。

表 3-9 現在のデフォルト設定

クラウドストレージプロバイダ	CloudCatalyst ストレージ		非 CloudCatalyst ストレージ	
	オブジェクトのサイズ	デフォルトの読み取りまたは書き込みバッファのサイズ	オブジェクトのサイズ	デフォルトの読み取りまたは書き込みバッファのサイズ
Amazon S3 と Amazon GovCloud	64 MB (固定)	64 MB (固定)	16 MB (固定)	400 MB (16 MB から 1 GB に設定可能)
Azure	64 MB (固定)	64 MB (固定)	4 MB (固定)	400 MB (4 MB から 1 GB に設定可能)

# クラウドストレージの NetBackup メディアサーバーについて

クラウドストレージで使う NetBackup メディアサーバーは、NetBackup クライアントをバックアップしてバックアップデータをクラウドストレージサーバーに送信します。その後、データはストレージサーバーからストレージに書き込まれます。

p.120 の「クラウドストレージサーバーについて」を参照してください。

また、NetBackup メディアサーバーはリストア時にプライマリストレージ (クライアント) にデータを移動し、複製時にセカンダリストレージから三次ストレージにデータを移動することもできます。メディアサーバーはデータムーバーとしても知られています。これらは、ストレージの実装時にストレージとの通信に使うソフトウェアプラグインをホストします。

クラウドストレージサーバーを構成するときに、ウィザードまたはコマンドラインで指定するメディアサーバーがクラウドストレージのデータムーバーになります。

p.125 の「クラウドストレージのストレージサーバーの構成」を参照してください。

クライアントのバックアップのために追加のメディアサーバーを追加できます。メディアサーバーは、クラウドストレージに送信するバックアップの負荷を分散するのに役立ちます。

p.160 の「クラウド環境へのバックアップメディアサーバーの追加」を参照してください。

NetBackup ストレージユニットを構成するときに、バックアップと複製に使うデータムーバーを制御できます。

p.161 の「クラウドストレージ用のストレージユニットの構成」を参照してください。

クラウドメディアサーバーをクラウドマスターホストとして構成できます。

p.124 の「NetBackup クラウドのマスターホストとしてのメディアサーバーの使用」を参照してください。

クラウドストレージをサポートするには、メディアサーバーが次の項目に適合している必要があります。

- クラウドストレージでオペレーティングシステムがサポートされている必要があります。NetBackup がクラウドストレージでサポートするオペレーティングシステムについては、NetBackup オペレーティングシステム互換性一覧を参照してください。  
<http://www.netbackup.com/compatibility>
- バージョン 7.7.x から 8.1.2 のメディアサーバーで、NetBackup Cloud Storage Service Container (nbcssc) を実行している必要があります。  
p.105 の「NetBackup CloudStore Service Container について」を参照してください。
- クラウドストレージに使用する NetBackup メディアサーバーは、マスターサーバーのバージョンと同じ NetBackup バージョンにする必要があります。

## NetBackup クラウドのマスターホストとしてのメディアサーバーの使用

これらの手順は、バージョン 8.1.2 までのメディアサーバーに適用されます。

NetBackup クラウドでサポートされていないすべてのオペレーティングシステムでこの手順を実行する必要があります。

該当リリースの NetBackup ハードウェア互換性リストについては、次の URL を参照してください。

<http://www.netbackup.com/compatibility>

ディザスタリカバリの場合は、NetBackup クラウドのマスターホストとして構成したメディアサーバーから、次のファイルを手動でバックアップする必要があります。

- CloudProvider
- CloudInstance .xml

### NetBackup クラウドのマスターホストとしてメディアサーバーを使用するには

- 1 いくつかの NetBackup クラウドのメディアサーバーを、クラウドのマスターホストとして指定します。

NetBackup マスターサーバーとバージョンが同一のメディアサーバーを選択します。バージョンの異なるメディアサーバーは使用しないでください。

---

**メモ:** クラウドストレージの構成や、バックアップやリストアなどの操作を行うときにすべてのメディアサーバーで必要となる CloudProvider.xml ファイルのマスターコピーは、メディアサーバーに保持されません。

---

- 2 クラウドのマスターホストとして選択されているサーバーを含む、すべての NetBackup クラウドのメディアサーバーで次のコマンドを実行します。

```
nbcssc -t -a Netbackup
```

```
nbcssc -s -a Netbackup -m cloud_master_host -f
```

コマンドについて詳しくは、『[NetBackup コマンドリファレンスガイド](#)』を参照してください。

- 3 クラウドのマスターホストの cloudstore.conf ファイルで述べられているように、CSSC\_PORT と CSSC\_IS\_SECURE の値が CSSC\_MASTER\_PORT と CSSC\_MASTER\_IS\_SECURE として、他のすべての NetBackup クラウドのメディアサーバーの cloudstore.conf ファイルにコピーされていることを確認します。

クラウドのマスターホストを選択した後は、別のメディアサーバーを指すように名前を再度変更しないでください。変更する必要が生じた場合は、Veritas のテクニカルサポートにお問い合わせください。

## ディザスタリカバリ後の追加タスク

プロキシサーバーを使用するクラウドストレージサーバーの場合は、プロキシのクレデンシャルを更新する必要があります。

- NetBackup 管理者コンソールを使用してこのタスクを実行するには、p.103 の「クラウドストレージホストプロパティの変更」を参照してください。を参照してください。
- コマンドを使用してこのタスクを実行するには、次のコマンドを実行します。

```
cscnfig cldinstance -us -in instance_name -sts storage_server_name  
-pxtype proxy_type -pxhost proxy_host -pxport proxy_port  
-pxauth_type proxy_auth_type -pxtunnel proxytunnel_usage
```

コマンドについて詳しくは、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。

## マスターサーバーのアップグレード後の追加タスク

これは、Solaris x86 や Windows Server 2008 などのサポート対象外のオペレーティングシステムでマスターサーバーが実行されており、メディアサーバーがクラウドマスターホストとして昇格している NetBackup 環境に適用されます。

マスターサーバーをアップグレードした後、メディアサーバーでのローリングアップグレードの実行を予定している場合は、メディアサーバーのアップグレード後もクラウドストレージサーバーがシームレスに動作するように、アップグレード後の追加手順を実行する必要があります。

詳しくは、次のテクニカルノートを参照してください。

[https://www.veritas.com/support/en\\_US/article.100044766](https://www.veritas.com/support/en_US/article.100044766)

# クラウドストレージのストレージサーバーの構成

このコンテキストでの構成とは、クラウドストレージに対して読み書きできるストレージサーバーとしてホストを構成することをいいます。NetBackup の [クラウドストレージサーバーの構成ウィザード (Cloud Storage Server Configuration Wizard)] では、クラウドストレージベンダーのサービスエンドポイントと通信してストレージサーバーに適切なホストを選択します。

p.120 の「クラウドストレージサーバーについて」を参照してください。

また、KMS サーバーが構成されていない場合、ウィザードでは暗号化を有効にして、NetBackup Key Management Service (NetBackup KMS) サーバーの対応するパラメータを構成できます。

p.117 の「クラウドストレージのデータ暗号化について」を参照してください。

データの暗号化と NetBackup KMS が構成されている場合、キー名のレコードを保存することをお勧めします。

p.158 の「[NetBackup クラウドストレージ暗号化の KMS キー名のレコードの保存](#)」を参照してください。

CLI を使用してストレージサーバーを構成する場合、`csconfig` および `nbdevconfig` コマンドを実行する前に `tpconfig` コマンドを実行する必要があります。

『[NetBackup コマンドリファレンスガイド](#)』を参照してください。


構成プロセス中に選択した NetBackup メディアサーバーは、クラウドストレージの必要条件に適合している必要があります。

p.123 の「[クラウドストレージの NetBackup メディアサーバーについて](#)」を参照してください。

ウィザードを使用してクラウドストレージサーバーを構成する方法

- 1 NetBackup マスターサーバーに接続した 管理コンソールで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] または [メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)] のどちらかを選択します。
- 2 右ペインで、[クラウドストレージサーバーの構成 (Configure Cloud Storage Servers)] を選択します。

- 3 [ようこそ (Welcome)] パネルで[次へ (Next)]をクリックします。  
[クラウドプロバイダの選択 (Select cloud provider)] パネルが表示されます。  
このパネルの例を次に示します。



- 4 [Select cloud provider (クラウドプロバイダの選択)] パネルで、次のいずれかを実行します。
- クラウドプロバイダの[クラウドストレージプロバイダ (Cloud storage providers)] リストから、クラウドプロバイダを選択します。
  - API 形式のクラウドストレージを[ストレージ API 形式 (Storage API type)] ドロップダウンリストから選択し、クラウドプロバイダを選択することによって、クラウドプロバイダのリストをソートします。
  - [クラウドストレージプロバイダ (Cloud storage providers)] 検索ボックスに、選択するクラウドプロバイダ名を入力します。クラウドプロバイダによっては、複数のクラウドストレージ API 形式をサポートする場合があります。適切なプロバイダを選択します。

- 5 [次へ (Next)]をクリックします。選択したクラウドプロバイダのウィザードパネルが表示されます。
- 6 優先ストレージクラスを選択し、[次へ (Next)]をクリックします。

---

**メモ:** このオプションは、Amazon と Amazon GovCloud のクラウドプロバイダに対してのみ利用可能です。p.32 の「[Amazon S3 ストレージクラスについて](#)」を参照してください。

---

- 7 [オブジェクトのサイズ、圧縮、暗号化の設定の指定 (Specify object size, compression, and encryption settings)]パネルで次の設定を指定します。

---

**メモ:** 7.7.3 よりも前のバージョンの NetBackup メディアサーバーでは、データ圧縮はサポートされません。そのため、以前のバージョンのメディアサーバーを選択した場合、圧縮オプションはパネルに表示されません。

---

---

**メモ:** NetBackup 8.2 以前のメディアサーバーでは、外部 KMS が管理するキーのデータ暗号化はサポートされていません。このようなメディアサーバーで暗号化を設定すると、暗号化オプションは NetBackup KMS の設定を示します。

---

---

**注意:** NetBackup コマンドを使用して、圧縮を使うクラウドストレージ環境に NetBackup 7.7.3 より前のメディアサーバーを追加するとクラウドバックアップに失敗する場合があります。圧縮を使用するクラウドストレージ構成に追加するメディアサーバーがすべて NetBackup 7.7.3 以降であることを確認してください。

---

- オブジェクトのサイズを独自に指定するには、[オブジェクトのサイズ (Object Size)]フィールドに値を入力します。値を更新しない場合は、デフォルトのオブジェクトのサイズが使用されます。

---

**メモ:** オブジェクトのサイズは、読み取りまたは書き込みバッファサイズ以下にする必要があります。

---

p.120 の「[クラウドストレージのオブジェクトのサイズについて](#)」を参照してください。

- バックアップデータを圧縮するには、[クラウドストレージに書き込む前にデータを圧縮する (Compress data before writing to cloud storage)]を選択します。p.116 の「[クラウドバックアップ用のデータ圧縮について](#)」を参照してください。



- クラウドストレージに送信されるデータを暗号化するには、[クラウドストレージに書き込む前に AES-256 を使用して暗号化する (Encrypt data using AES-256 before writing to cloud storage)] を選択します。  
p.118 の「[NetBackup クラウドストレージの暗号化の NetBackup KMS について](#)」を参照してください。  
p.119 の「[NetBackup クラウドストレージの暗号化の外部 KMS について](#)」を参照してください。  
p.129 の「[KMS データベース暗号化の設定](#)」を参照してください。

[次へ (Next)] をクリックします。圧縮情報と暗号化情報を入力すると、構成後に設定を変更できないことを説明するダイアログボックスが表示されます。[はい (Yes)] をクリックして続行するか、[キャンセル (Cancel)] をクリックしてキャンセルします。[はい (Yes)] をクリックすると、[クラウドストレージサーバーの構成の概略 (Cloud Storage Server Configuration Summary)] パネルが表示されます。

- 8 [クラウドストレージサーバーの構成の概略 (Cloud Storage Server Configuration Summary)] パネルで、選択した項目を確認します。

訂正する必要がある場合は、訂正する必要があるパネルまで [戻る (Back)] をクリックします。

選択項目が正しければ、[次へ (Next)] をクリックします。ウィザードでストレージサーバーを作成すると、[ストレージサーバー作成の確認 (Storage Server Creation Confirmation)] パネルが表示されます。

- 9 [ストレージサーバー作成の確認 (Storage Server Creation Confirmation)] パネルで、次のいずれかを実行します。
- [ディスクプールの構成ウィザード (Disk Pool Configuration Wizard)] を続行するには、[次へ (Next)] をクリックします。  
p.149 の「[クラウドストレージのディスクプールの構成](#)」を参照してください。
  - ウィザードを終了するには、[完了 (Finish)] をクリックします。  
終了しても、ディスクプールを作成できます。  
p.149 の「[クラウドストレージのディスクプールの構成](#)」を参照してください。

## KMS データベース暗号化の設定

ここでは、NetBackup キーマネジメントサービスデータベースとクラウドストレージのデータ暗号化を構成するための設定について説明します。この情報は、NetBackup でデータの暗号化に使用するキーを含むデータベースを保護します。キーグループおよびキーレコードも暗号化に必要です。[クラウドストレージサーバーの構成ウィザード (Cloud Storage Server Configuration Wizard)] と [ディスクプールの構成ウィザード (Disk Pool Configuration Wizard)] で暗号化を設定します。

表 3-10 暗号化データベースに必要な情報

フィールド名	必要な情報
KMS サーバー名 (KMS Server Name)	このフィールドは NetBackup マスターサーバーの名前を表示します。マスターサーバーでは KMS のみを構成できます。このフィールドは変更できません。  KMS が構成されていない場合は、このフィールドは <kms_server_name> を表示しません。
ホストマスターキー (HMK) のパスワード (Host Master Key (HMK) Passphrase)	データベースを保護するキーを入力します。KMS の用語では、キーはパスワードと呼ばれています。
HMK パスワードの再入力 (Re-enter HMK Passphrase)	ホストのマスターキーを再入力します。
ホストマスターキー ID (Host Master Key ID)	ID はマスターキーに割り当てるラベルです。特定のホストのマスターキーを ID で識別できるようにします。このフィールドは 255 文字に制限されています。  キーストアファイルの内容を複合化するためには、正しいキーの保護キーとホストのマスターキーを識別する必要があります。これらの ID はキーストアファイルヘッダーに暗号化されずに保存されています。キーストアファイルへのアクセスしなくても正しい ID を選択できます。ディザスタリカバリを実行するには、ファイルと関連付けられる正しい ID とパスワードを覚える必要があります。
キーの保護キー (KPK) パスワード (Key Protection Key (KPK) Passphrase)	KMS データベース内の個別のレコードを保護するパスワードを入力します。KMS の用語では、キーはパスワードと呼ばれています。
KPK パスワードの再入力 (Re-enter KPK Passphrase)	キーの保護パスワードを再入力します。
キーの保護キー ID (Key Protection Key ID)	ID はキーに割り当てるラベルです。特定のキーの保護キーを ID で識別できるようにします。このフィールドは 255 文字に制限されています。  キーストアファイルの内容を複合化するためには、正しいキーの保護キーとホストのマスターキーを識別する必要があります。これらの ID はキーストアファイルヘッダーに暗号化されずに保存されています。キーストアファイルへのアクセスしなくても正しい ID を選択できます。ディザスタリカバリを実行するには、ファイルと関連付けられる正しい ID とパスワードを覚える必要があります。

ストレージサーバーとディスクプールを設定した後にキー名のレコードを保存することをお勧めします。

p.158 の「NetBackup クラウドストレージ暗号化の KMS キー名のレコードの保存」を参照してください。

## ストレージクラスの Amazon クラウドストレージへの割り当て

NetBackup では、新しいストレージサーバーを構成するときに、ストレージクラスをクラウドストレージに割り当てることができます。

p.32 の「[Amazon S3 ストレージクラスについて](#)」を参照してください。

p.125 の「[クラウドストレージのストレージサーバーの構成](#)」を参照してください。

### ストレージクラスを割り当てる方法

- 1 NetBackup 管理コンソール、[クラウドストレージの構成 (Cloud Storage Configuration)] ウィザードで、[Amazon] を選択します。
- 2 [ストレージサーバーの追加 (Add Storage Server)] 画面で、サービスホスト、ストレージサーバー名、アクセスの詳細などの Amazon S3 の構成の詳細を指定します。
- 3 優先ストレージクラスを選択し、[次へ (Next)] をクリックします。クラウドストレージサーバーのストレージクラスを割り当てた後、それを変更しないことをお勧めします。

p.32 の「[Amazon S3 ストレージクラスについて](#)」を参照してください。

---

**メモ:** NetBackup 8.1.1 より前には、[サーバーの詳細な構成 (Advanced Server Configuration)] 画面で、x-amz-storage-class ヘッダーに NetBackup がサポートする Amazon S3 ストレージクラスが表示されました。

---

**メモ:** AMZ:STORAGE\_CLASS では、ストレージサーバーのプロパティダイアログボックスにストレージクラスがリストされます。

---

- 4 新しいディスクプールを構成します。

p.149 の「[クラウドストレージのディスクプールの構成](#)」を参照してください。

---

**メモ:** 別のストレージクラスには異なるバケットを使用することを推奨します。

---

- 5 NetBackup 管理コンソール、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]、[ストレージ (Storage)]、[ストレージユニット (Storage Units)] に順にアクセスして新しいストレージユニットを構成します。
- 6 次の各ユーザーインターフェースにアクセスすることによって、新しいストレージユニットを使用するために、既存のポリシーまたは SLP を変更 (または新しいポリシーまたは SLP を作成) します。

- ポリシーにアクセスするには、次を実行します。NetBackup 管理コンソールで、[NetBackup 管理 (NetBackup Management)]を展開して[ポリシー (Policies)]をクリックします。
- SLP にアクセスするには、次を実行します。NetBackup 管理コンソールで、[NetBackup 管理 (NetBackup Management)]を展開し、[ストレージ (Storage)]を展開して[ストレージライフサイクルポリシー (Storage Life Cycle Policies)]をクリックします。

## クラウドストレージサーバープロパティの変更

[ストレージサーバーの変更 (Change Storage Server)]ダイアログボックスはすべてのストレージサーバーのプロパティをリストします。必要に応じてこれらのプロパティを変更できます。

p.92 の「[NetBackup のクラウドストレージの構成](#)」を参照してください。

クラウドストレージホストのプロパティを変更する方法については、別の項で説明します。


p.103 の「[クラウドストレージホストプロパティの変更](#)」を参照してください。

### クラウドストレージサーバーのプロパティを変更する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[クレデンシャル (Credentials)]>[ストレージサーバー (Storage Server)]を展開します。
- 2 ストレージサーバーを選択します。
- 3 [編集 (Edit)]メニューで、[変更 (Change)]を選択します。

- 4 [ストレージサーバーの変更 (Change Storage Server)]ダイアログボックスで、[プロパティ (Properties)]タブを選択します。

次に、形式が `amazon_raw` である Amazon S3 ストレージサーバーの[プロパティ (Properties)]の例を示します。



- 5 プロパティを変更するには、[値 (Value)]列で値を選択し、次に値を変更します。  
 p.134の「[NetBackupクラウドストレージサーバーのプロパティ](#)」を参照してください。  
 p.139の「[NetBackupクラウドストレージサーバーの接続プロパティ](#)」を参照してください。  
 p.148の「[NetBackupクラウドストレージサーバーの暗号化プロパティ](#)」を参照してください。
- 6 プロパティの変更が終了するまで、手順 5 を繰り返します。

- 7 [OK]をクリックします。
- 8 [NetBackup 管理コンソール][アクティビティモニター (Activity Monitor)]を使用して NetBackup Remote Manager と Monitor Service (nbcrms) を再起動します。

## NetBackup クラウドストレージサーバーのプロパティ

[ストレージサーバーの変更 (Change Storage Server)]ダイアログボックスの[プロパティ (Properties)]タブを使用すると、NetBackup とクラウドストレージの対話に影響するいくつかのプロパティを変更できます。次の表は、NetBackup がプロパティを分類するために使用する接頭辞について説明しています。

すべてのプロパティがすべてのストレージベンダーに適用されるわけではありません。

表 3-11 接頭辞の定義

接頭辞	定義	詳細情報
AMZ	Amazon	p.139 の「NetBackup クラウドストレージサーバーの接続プロパティ」を参照してください。
AMZGOV	Amazon GovCloud	p.139 の「NetBackup クラウドストレージサーバーの接続プロパティ」を参照してください。
AZR	Microsoft Azure	p.139 の「NetBackup クラウドストレージサーバーの接続プロパティ」を参照してください。
CLD	Cloudian Hyperstore	p.139 の「NetBackup クラウドストレージサーバーの接続プロパティ」を参照してください。
CRYPT	暗号化	p.148 の「NetBackup クラウドストレージサーバーの暗号化プロパティ」を参照してください。
GOOG	Google Nearline	p.139 の「NetBackup クラウドストレージサーバーの接続プロパティ」を参照してください。
HT	Hitachi	p.139 の「NetBackup クラウドストレージサーバーの接続プロパティ」を参照してください。
HTTP	HTTP ヘッダー	p.139 の「NetBackup クラウドストレージサーバーの接続プロパティ」を参照してください。 <b>メモ:</b> このフィールドは、Amazon S3 対応クラウドプロバイダに適用されます。
METER	測定 (Metering)	p.139 の「NetBackup クラウドストレージサーバーの接続プロパティ」を参照してください。

接頭辞	定義	詳細情報
MSDPCLD	CloudCatalyst クラウドに対する重複排除	p.147 の「 <a href="#">NetBackup CloudCatalyst ストレージサーバーのプロパティ</a> 」を参照してください。
ORAC	Oracle クラウド	p.139 の「 <a href="#">NetBackup クラウドストレージサーバーの接続プロパティ</a> 」を参照してください。
SWSTK-SWIFT	SwiftStack (Swift)	p.139 の「 <a href="#">NetBackup クラウドストレージサーバーの接続プロパティ</a> 」を参照してください。
THR	スロットル (Throttling)	p.135 の「 <a href="#">NetBackup クラウドストレージサーバー帯域幅スロットルのプロパティ</a> 」を参照してください。
VER	Verizon	p.139 の「 <a href="#">NetBackup クラウドストレージサーバーの接続プロパティ</a> 」を参照してください。

p.132 の「[クラウドストレージサーバープロパティの変更](#)」を参照してください。

## NetBackup クラウドストレージサーバー帯域幅スロットルのプロパティ

次のストレージサーバーのプロパティは、帯域幅スロットルに適用されます。THR の接頭辞はスロットル調整のプロパティを指定します。目的のクラウドベンダーに対して適切なクラウドプロバイダの URL を使用します。

これらのプロパティを変更するには、[拡張性のあるストレージ (Scalable Storage)]ホストプロパティの[クラウド設定 (Cloud Settings)]タブを使ってください。

p.95 の「[\[拡張性のあるストレージ \(Scalable Storage\)\]プロパティ](#)」を参照してください。

表 3-12 クラウドストレージサーバー帯域幅スロットルのプロパティ

プロパティ	説明
THR:storage_server	<p>特定のクラウドストレージサーバーのために実行可能な同時並行ジョブの最大数を示します。</p> <p><b>CloudCatalyst</b> クラウドストレージサーバーであるメディアサーバーのスロットル調整を設定する場合:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ この値を 160 以上に変更します。</li> <li>■ この値は、[拡張性のあるストレージ (Scalable Storage)]のホストプロパティ内の[最大並列実行ジョブ数 (Maximum concurrent jobs)]メディアサーバープロパティと同じである必要があります。</li> </ul> <p>p.95 の「[拡張性のあるストレージ (Scalable Storage)]プロパティ」を参照してください。</p> <p>デフォルト値: なし</p> <p>指定可能な値: [説明 (Description)] 列を参照</p>
THR:AVAIL_BANDWIDTH	<p>この読み取り専用フィールドには、クラウド機能で利用可能な帯域幅の合計値が表示されます。値はバイト / 秒の単位で表示されます。0 (ゼロ) より大きい数字を指定する必要があります。ゼロを入力すると、エラーが生成されます。</p> <p>デフォルト値: 104857600</p> <p>有効値: 正の整数</p>



プロパティ	説明
THR:DEFAULT_MAX_CONNECTIONS	<p>メディアサーバーがクラウドストレージサーバーのために実行可能な同時並行ジョブのデフォルトの最大数。</p> <p>THR:storage_server が設定されている場合は、NetBackup は THR:DEFAULT_MAX_CONNECTIONS の代わりに THR:storage_server を使います。</p> <p>これは読み取り専用フィールドです。</p> <p>この値は、クラウドストレージサーバーではなくメディアサーバーに適用されます。クラウドストレージサーバーに接続できるメディアサーバーが複数ある場合、各メディアサーバーで異なる値を持つ場合があります。したがって、クラウドストレージサーバーで実行可能なジョブの合計数を判断するには、各メディアサーバーからの値を追加してください。</p> <p>NetBackup が THR:DEFAULT_MAX_CONNECTIONS よりも多いジョブ数を許可するように設定されている場合は、NetBackup では最大ジョブ数に達した後に開始されたジョブがすべて失敗します。ジョブにはバックアップジョブとリストアジョブの両方が含まれています。</p> <p>ジョブ数の制限は、バックアップポリシーごと、ストレージユニットごとに設定できます。</p> <p>『<a href="#">NetBackup 管理者ガイド Vol. 1</a>』を参照してください。</p> <p><b>メモ:</b> NetBackup はジョブを開始するときに、並列実行ジョブの数、メディアサーバーごとの THR:DEFAULT_MAX_CONNECTIONS の数、メディアサーバーの数、ジョブの負荷分散ロジックなどの多くの要素を把握する必要があります。したがって、NetBackup は正確な最大接続数でジョブを失敗しない場合もあります。NetBackup は、接続数が最大数よりもわずかに少ない場合、正確に最大数の場合、最大数よりもわずかに多い場合にジョブを失敗することがあります。</p> <p>実際には、この値を 100 より大きく設定する必要はありません。</p> <p>デフォルト値: 10                      指定可能な値: 1 - 2147483647</p>
THR:OFF_TIME_BANDWIDTH_PERCENT	<p>この読み取り専用フィールドには、業務外時間に使用される帯域幅の割合が表示されます。</p> <p>デフォルト値: 100                      指定可能な値: 0 - 100</p>

プロパティ	説明
THR:OFF_TIME_END	<p>この読み取り専用フィールドには、業務外時間の終了時刻が表示されます。<b>24 時間形式</b>で時間を指定します。たとえば、午前 8 時は <b>8</b>、午後 6 時 30 分は <b>1830</b> です。</p> <p>デフォルト値: 8</p> <p>指定可能な値: 0 - 2359</p>
THR:OFF_TIME_START	<p>この読み取り専用フィールドには、業務外時間の開始時刻が表示されます。<b>24 時間形式</b>で時間を指定します。たとえば、午前 8 時は <b>8</b>、午後 6 時 30 分は <b>1830</b> です。</p> <p>デフォルト値: 18</p> <p>指定可能な値: 0 - 2359</p>
THR:READ_BANDWIDTH_PERCENT	<p>この読み取り専用フィールドには、クラウド機能が使う読み取り帯域幅の割合が表示されます。<b>0 から 100</b> までの値を指定します。不正な値を入力すると、エラーが生成されます。</p> <p>デフォルト値: 100</p> <p>指定可能な値: 0 - 100</p>
THR:SAMPLE_INTERVAL	<p>この読み取り専用フィールドには、バックアップストリームが利用率をサンプリングし、帯域幅の使用を調整する頻度が表示されます。値は、秒単位で指定されます。この値を <b>0</b> に設定すると、スロットル調整は無効になります。</p> <p>デフォルト値: 0</p> <p>指定可能な値: 1 - 2147483647</p>
THR:WEEKEND_BANDWIDTH_PERCENT	<p>この読み取り専用フィールドには、週末に使用される帯域幅の割合が表示されます。</p> <p>デフォルト値: 100</p> <p>指定可能な値: 0 - 100</p>
THR:WEEKEND_END	<p>この読み取り専用フィールドには、週末の終了時刻が表示されます。曜日の値は、月曜日は <b>1</b>、火曜日は <b>2</b>、のように番号で指定されます。</p> <p>デフォルト値: 7</p> <p>指定可能な値: 1 - 7</p>
THR:WEEKEND_START	<p>この読み取り専用フィールドには、週末の開始時刻が表示されます。曜日の値は、月曜日は <b>1</b>、火曜日は <b>2</b>、のように番号で指定されます。</p> <p>デフォルト値: 6</p> <p>指定可能な値: 1 - 7</p>

プロパティ	説明
THR:WORK_TIME_BANDWIDTH_PERCENT	この読み取り専用フィールドには、作業時間に使用される帯域幅の割合が表示されます。 デフォルト値: 100 指定可能な値: 0 - 100
THR:WORK_TIME_END	この読み取り専用フィールドには、作業時間の終了時刻が表示されます。 24 時間形式で時間を指定します。たとえば、午前 8 時は 8、午後 6 時 30 分は 1830 です。 デフォルト値: 18 指定可能な値: 0 - 2359
THR:WORK_TIME_START	この読み取り専用フィールドには、作業時間の開始時刻が表示されます。 24 時間形式で時間を指定します。たとえば、午前 8 時は 8、午後 6 時 30 分は 1830 です。 デフォルト値: 8 指定可能な値: 0 - 2359
THR:WRITE_BANDWIDTH_PERCENT	この読み取り専用フィールドには、クラウド機能が使う書き込み帯域幅の割合が表示されます。0 から 100 までの値を指定します。不正な値を入力すると、エラーが生成されます。 デフォルト値: 100 指定可能な値: 0 - 100

p.132 の「[クラウドストレージサーバープロパティの変更](#)」を参照してください。

p.134 の「[NetBackup クラウドストレージサーバーのプロパティ](#)」を参照してください。

## NetBackup クラウドストレージサーバーの接続プロパティ

クラウドストレージサーバーのすべてまたはほとんどは、表 3-13 のストレージサーバーのプロパティを使います。現在サポートされるクラウドベンダーの接頭辞を以下に示します。

- Amazon: AMZ
- Amazon GovCloud: AMZGOV
- Cloudian: CLD
- Google Nearline: GOOG
- 日立: HT
- Microsoft Azure: AZR

- Verizon: VER

表 3-13 ストレージサーバーのクラウド接続プロパティ

プロパティ	説明
METER: DIRECTORY	<p>この読み取り専用フィールドには、データストリームの測定情報を格納するためディレクトリが表示されます。</p> <p>デフォルト値: UNIX の場合:                  /usr/opensv/var/global/wmc/cloud または                  /usr/opensv/netbackup/db/cloud (メディアサーバーのバージョンが 7.7.x から 8.1.2 の場合のみ)</p> <p>Windows の場合:                  install_path\Veritas\NetBackup\var\global\wmc\cloud                  または                  install_path\Veritas\NetBackup\db\cloud                  (メディアサーバーのバージョンが 7.7.x から 8.1.2 の場合のみ)</p>
METER: INTERVAL	<p>NetBackup がレポート用に接続情報を収集する間隔です。</p> <p>NetBackup OpsCenter は、レポートを作成するために収集された情報を使います。値は秒単位で設定されます。デフォルト設定は 300 秒 (5 分) です。この値を 0 に設定すると、測定は無効になります。</p> <p>このプロパティを変更するには、[拡張性のあるストレージ (Scalable Storage)]ホストプロパティの[クラウド設定 (Cloud Settings)]タブを使用してください。</p> <p>p.95 の「[拡張性のあるストレージ (Scalable Storage)]プロパティ」を参照してください。</p> <p>デフォルト値: 300                  指定可能な値: 1 - 10000</p>

プロパティ	説明
<p><i>PREFIX</i>:CURL_CONNECT_TIMEOUT</p>	<p>クラウドストレージサーバーに接続するためにメディアサーバーに割り当てられている時間。この値は秒単位で指定されます。デフォルトは <b>300 秒 (5 分)</b> です。</p> <p>この設定は接続時間のみを制限し、セッション時間は制限しません。指定された時間内にメディアサーバーがクラウドストレージサーバーに接続できなければ、ジョブは失敗します。</p> <p>この値は無効にできません。無効な番号が入力されると、CURL_CONNECT_TIMEOUT はデフォルト値の <b>300</b> に戻ります。</p> <p>デフォルト値: 300</p> <p>指定可能な値: 1 - 10000</p>
<p><i>PREFIX</i>:CURL_TIMEOUT</p>	<p>データ操作の完了までに許容される最大時間 (秒単位)。この値は秒単位で指定されます。操作が指定された時間内に完了しない場合、操作は失敗します。デフォルトは <b>900 秒 (15 分)</b> です。このタイムアウトを無効にするには、値を <b>0 (ゼロ)</b> に設定します。</p> <p>デフォルト値: 900</p> <p>指定可能な値: 1 - 10000</p>
<p><i>PREFIX</i>:ESFS_HOST</p>	<p>ESFS キャッシュを搭載しているホストを指定します。ESFS キャッシュは <b>CloudCatalyst</b> ストレージサーバーによってクラウドに対する重複排除に使用されます。</p> <p>このプロパティは内部的に設定され、ユーザーが変更することはできません。</p>
<p><i>PREFIX</i>:LOG_CURL</p>	<p>cURL アクティビティがログに記録されるかどうかを判断します。デフォルトは <b>NO</b> です。この場合、ログアクティビティは無効になります。</p> <p>デフォルト値: NO</p> <p>有効値: NO (無効) および YES (有効)</p>

プロパティ	説明
<i>PREFIX:READ_BUFFER_SIZE</i>	<p>読み込み操作に使用するバッファのサイズ。  <i>READ_BUFFER_SIZE</i> はバイト単位で指定されます。</p> <p>バッファの使用を有効にするには、この値を 0 (ゼロ) 以外の数字に設定します。</p> <p><i>READ_BUFFER_SIZE</i> は、各リストアジョブ中にストレージサーバーから送信されるデータパケットのサイズを決定します。値を増加すると、大量の連続的なデータにアクセスされる際のパフォーマンスが向上する場合があります。数分内に指定された量のデータを伝送するために帯域幅が不足する場合、タイムアウトによりリストアエラーが発生することがあります。必要な帯域幅を計算する際には、複数のメディアサーバーで同時にバックアップジョブとリストアジョブを行う総負荷を考慮してください。</p> <p>p.120 の「クラウドストレージのオブジェクトのサイズについて」を参照してください。</p>
<i>PREFIX:USE_SSL</i>	<p>制御 API に <b>Secure Sockets Layer</b> による暗号化を使用するかどうかを判断します。デフォルト値は <b>YES</b> です。この場合、<b>SSL</b> は有効になります。</p> <p>デフォルト値: YES                      有効値: YES または NO</p>
<i>PREFIX:USE_SSL_RW</i>	<p>読み込み操作および書き込み操作に <b>Secure Sockets Layer</b> による暗号化を使用するかどうかを判断します。デフォルト値は <b>YES</b> です。この場合、<b>SSL</b> は有効になります。</p> <p>デフォルト値: YES                      有効値: YES または NO</p>
<i>Provider Suffix: USE_CRL</i>	<p><b>SSL</b> を有効にして <b>CRL</b> オプションを有効にすると、<b>CRL</b> で自己署名以外の各 <b>SSL</b> 証明書が検証されます。</p>

プロパティ	説明
<p><code>PREFIX: OBJECT_SIZE</code></p>	<p>NetBackup が HTTP PUT 要求や GET 要求を使用してクラウドストレージサーバーに送信するデータオブジェクトのサイズ。</p> <p>オブジェクトのサイズはバイト単位で指定します。一度値を設定すると、[オブジェクトのサイズ (Object Size)] は編集できません。</p> <p>p.120 の「クラウドストレージのオブジェクトのサイズについて」を参照してください。</p>
<p><code>PREFIX: WRITE_BUFFER_NUM</code></p>	<p>このパラメータは Amazon S3 と互換性のあるクラウドプロバイダに適用されません。</p> <p>この読み取り専用フィールドには、プラグインによって使われた書き込みバッファの合計数が表示されます。WRITE_BUFFER_SIZE 値はバッファのサイズを定義します。値は 1 に設定され、変更できません。</p> <p>デフォルト値: 1</p> <p>有効値: 1</p>
<p><code>PREFIX:WRITE_BUFFER_SIZE</code></p>	<p>書き込み操作に使用するバッファのサイズ。WRITE_BUFFER_SIZE はバイト単位で指定されません。</p> <p>バッファの使用を無効にするには、この値を 0 (ゼロ) に設定します。</p> <p>WRITE_BUFFER_SIZE の値は、バックアップ中にデータサーバーからストレージサーバーに送信されるデータパックのサイズを決定します。値を増加すると、大量の連続的なデータにアクセスされる際のパフォーマンスが向上する場合があります。数分内に指定された量のデータを伝送するために帯域幅が不足する場合、タイムアウトによりバックアップエラーが発生することがあります。必要な帯域幅を計算する際には、複数のメディアサーバーで同時にバックアップジョブとリストアジョブを行う総負荷を考慮してください。</p> <p>p.120 の「クラウドストレージのオブジェクトのサイズについて」を参照してください。</p>
<p><code>HTTP:User-Agent</code></p>	<p>これは、Amazon S3 と互換性のあるクラウドプロバイダに対してのみ適用可能です。</p> <p>このプロパティは内部的に設定され、ユーザーが変更することはできません。</p>

プロパティ	説明
HTTP:x-amz-server-side-encryption	<p>これが適用可能なクラウドプロバイダは、<b>Amazon S3</b> と <b>Amazon GovCloud</b> のみです</p> <p>クラウドストレージに転送する必要があるデータについてサーバー側の暗号化を有効にするにはこのプロパティを使います。</p> <p><b>AES-256</b> はサーバー側の暗号化標準です。</p> <p>クラウドプロバイダのサーバー側の暗号化を無効にするにはこのプロパティを設定します。</p> <p><b>メモ:</b> NetBackup 管理コンソールを使用してクラウドストレージサーバーを設定しているときに、すでにメディアサーバー側の暗号化オプションが有効な場合には、このプロパティを有効にしないでください。</p>
AMZ:REGION_NAME	<p>これは、<b>Amazon GLACIER_VAULT</b> ストレージクラスに対してのみ適用可能です。</p> <p>ストレージサーバーの構成中に設定された領域を表示します。</p> <p>このプロパティは、ストレージサーバーの構成中に設定され、ユーザーが変更することはできません。</p>
AMZ:UPLOAD_CLASS	<p>これは、<b>LIFECYCLE</b> ストレージクラスに対してのみ適用可能です。</p> <p>データをバックアップするためのストレージクラスを指定するには、このプロパティを使用します。</p> <p>デフォルト値: <b>STANDARD</b></p> <p>有効値: <b>STANDARD</b> または <b>STANDARD_IA</b></p>
AMZ:RETRIEVAL_RETENTION PERIOD	<p>これは、<b>Amazon Glacier</b> に対してのみ適用可能です。</p> <p>取得保持期間を日数で指定するには、このプロパティを使用します。</p>



プロパティ	説明
AMZ:TRANSITION_TO_STANDARD_IA_AFTER	<p>これは、LIFECYCLE ストレージクラスに対してのみ適用可能です。</p> <p>STANDARD として UPLOAD_CLASS を設定した場合、TRANSITION_TO_STANDARD_IA_AFTER は NONE または 30 ~ 2147483617 の範囲のいずれかに設定する必要があります。</p> <p>STANDARD_IA として UPLOAD_CLASS を設定した場合、TRANSITION_TO_STANDARD_IA_AFTER を NONE に設定する必要があります。</p>
AMZ:TRANSITION_TO_GLACIER_AFTER	<p>これは、LIFECYCLE ストレージクラスに対してのみ適用可能です。</p> <p>STANDARD として UPLOAD_CLASS を設定した場合および TRANSITION_TO_STANDARD_IA_AFTER が 30 ~ 2147483617 の範囲に設定されている場合、TRANSITION_TO_GLACIER_AFTER を NONE または 60 ~ 2147483647 の範囲に設定する必要があります。STANDARD_IA ストレージクラスのデータの場合、この値には最低 30 日の保持期間が含まれます。</p> <p>STANDARD として UPLOAD_CLASS を設定した場合および TRANSITION_TO_STANDARD_IA_AFTER が NONE に設定されている場合、TRANSITION_TO_GLACIER_AFTER を 1 ~ 2147483647 の範囲に設定する必要があります。</p> <p>STANDARD_IA として UPLOAD_CLASS を設定した場合および TRANSITION_TO_STANDARD_IA_AFTER が NONE に設定されている場合、TRANSITION_TO_GLACIER_AFTER を 30 ~ 2147483647 の範囲に設定する必要があります。</p>
AMZ:STORAGE_CLASS	<p>このプロパティは、Amazon S3 クラウドプロバイダにのみ適用可能です。</p> <p>クラウドストレージサーバーによって使用されるストレージクラスが表示されます。</p> <p>このプロパティは内部的に設定され、ユーザーが変更することはできません。</p>

プロパティ	説明
AZR:STORAGE_TIER	<p>これは、Microsoft Azure アーカイブに対してのみ適用可能です。</p> <p>クラウドストレージサーバーによって使用されるストレージ層が表示されます。</p>
AMZ:OFFLINE_TRANSFER_MODE	<p>このプロパティは、Amazon S3 クラウドプロバイダにのみ適用可能です。</p> <p>Amazon Snowball のストレージの宛先を設定するには、このプロパティを使用します。</p> <p>デフォルト値: NONE</p> <p><b>メモ:</b> Snowball モードを使用した処理が完了したら、プロパティを NONE に設定します。このモードでは、エンドポイントが Amazon パブリックエンドポイントを参照する必要があります。</p> <p>指定可能な値:</p> <p><b>FILESYSTEM:</b> ファイルインターフェースを使用して Amazon Snowball にデータを転送する場合は、このプロパティを設定します。</p> <p>ストレージサーバーのエンドポイントは、Amazon パブリックエンドポイントを参照する必要があります。</p> <p><b>PROVIDER_API:</b> Amazon 社が提供する S3 インターフェースを使用して Amazon Snowball にデータを転送する場合は、このプロパティを設定します。</p> <p>ストレージサーバーのエンドポイントは、Snowball エンドポイントを参照する必要があります。</p>
AMZ:TRANSFER_DRIVE_PATH	<p>このプロパティは、Amazon S3 クラウドプロバイダを使用する場合と AMZ:OFFLINE_TRANSFER_MODE プロパティが FILESYSTEM に設定されている場合にのみ適用可能です。</p> <p>Amazon Snowball のデータのバックアップを作成する必要がある絶対マウントポイントを設定するには、このプロパティを使用します。</p> <p>デフォルト値: NONE</p>

p.132 の「[クラウドストレージサーバープロパティの変更](#)」を参照してください。

p.134 の「[NetBackup クラウドストレージサーバーのプロパティ](#)」を参照してください。

## NetBackup CloudCatalyst ストレージサーバーのプロパティ

MSDPCLD 接頭辞は、[ストレージサーバーの変更 (Change Storage Server)]ダイアログボックスの[プロパティ (Properties)]タブ内の重複排除ストレージプロパティを指定します。次の表に、プロパティを示します。

表 3-14 CloudCatalyst ストレージサーバーのプロパティ

プロパティ	説明
MSDPCLD:storagepath	ストレージのパス
MSDPCLD:spalogpath	ストレージプールのログのパス
MSDPCLD:dbpath	データベースパス
MSDPCLD:required_interface	必要なインターフェース
MSDPCLD:spalogretention	ストレージプールのログの保持
MSDPCLD:verboselevel	ストレージプールの詳細レベル (0 から 5 の範囲)
MSDPCLD:replication_target(s)	レプリケーションターゲット
MSDPCLD:dedupetocloud	重複排除してクラウドに送信
MSDPCLD:Storage Pool Raw Size	ストレージプールの最大物理容量
MSDPCLD:Storage Pool Reserved Space	ストレージプールの予約された領域
MSDPCLD:Storage Pool Size	ストレージプールのサイズ
MSDPCLD:Storage Pool Used Space	ストレージプールの使用領域
MSDPCLD:Storage Pool Available Space	ストレージプールの利用可能な領域
MSDPCLD:Catalog Logical Size	カタログの論理サイズ
MSDPCLD:Catalog files Count	カタログのファイル数
MSDPCLD:Deduplication Ratio	重複排除率

p.134 の「[NetBackup クラウドストレージサーバーのプロパティ](#)」を参照してください。

p.132 の「[クラウドストレージサーバープロパティの変更](#)」を参照してください。

## NetBackup クラウドストレージサーバーの暗号化プロパティ

次の暗号化固有のストレージサーバープロパティは、ストレージベンダーの全員またはほとんどの人が使っています。CRYPT 接頭辞は、暗号化のプロパティを指定します。これらの値は表示専用であり、変更できません。

**表 3-15** 暗号化クラウドストレージサーバーのプロパティ

プロパティ	説明
CRYPT:KMS_SERVER	この読み取り専用フィールドには、KMS サービスをホストする <b>NetBackup</b> サーバーが表示されます。ストレージサーバーのプロパティを設定する際には、KMS サーバーホストの名前を入力します。デフォルトでは、このフィールドには <b>NetBackup</b> マスターサーバーの名前が含まれています。この値は変更できません。  デフォルト値: <b>NetBackup</b> のマスターサーバー名 有効値: 適用なし
CRYPT:KMS_VERSION	この読み取り専用フィールドには、 <b>NetBackup</b> のキーマネージメントサービスのバージョンが表示されます。この値は変更できません。  デフォルト値: 16 有効値: 適用なし
CRYPT:LOG_VERBOSE	この読み取り専用フィールドには、暗号化アクティビティのログが有効かどうかが表示されます。値は、ログを有効にする場合は YES、無効にする場合は NO のいずれかを指定します。  デフォルト値: NO 有効値: YES および NO
CRYPT:VERSION	この読み取り専用フィールドには、暗号化のバージョンが表示されます。この値は変更できません。  デフォルト値: 13107 有効値: 適用なし

p.134 の「[NetBackup クラウドストレージサーバーのプロパティ](#)」を参照してください。

p.132 の「[クラウドストレージサーバープロパティの変更](#)」を参照してください。

## クラウドストレージのディスクプールについて

ディスクプールは、基礎となるディスクストレージ上のディスクボリュームを表します。ディスクプールは、NetBackup ストレージユニットの宛先ストレージです。クラウドストレージでは、1 つのディスクプールに対してボリュームを 1 つだけ指定してください。

ディスクプールとディスクボリュームの名前は、クラウドストレージプロバイダの環境内で一意である必要があります。

p.149 の「[クラウドストレージのディスクプールの構成](#)」を参照してください。

クラウドストレージのディスクプールがストレージライフサイクルポリシーのストレージ先である場合、NetBackup 容量管理が適用されます。

『[NetBackup 管理者ガイド Vol. 1](#)』を参照してください。

## クラウドストレージのディスクプールの構成

NetBackup [ディスクプールの設定ウィザード (Disk Pool Configuration Wizard)]を使用してクラウドストレージのディスクプールを作成します。暗号化されたストレージを作成して NetBackup KMS が構成されている場合は、暗号化を使用する選択した各ボリュームのパスフレーズを入力する必要があります。パスフレーズによって、そのボリュームの暗号化キーが作成されます。暗号化されたストレージを作成して外部 KMS が構成されている場合は、選択した各ボリュームのパスフレーズを入力する必要はありません。


### ウィザードを使用してクラウドストレージのディスクプールを構成する方法

- 1 [ディスクプールの構成ウィザード (Disk Pool Configuration Wizard)]が[ストレージサーバーの構成ウィザード (Storage Server Configuration Wizard)]から起動された場合は、手順 5 に進みます。

それ以外の場合は、NetBackup 管理コンソールで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]または[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]を選択します。

- 2 右ペインのウィザードのリストで、[ディスクプールの構成 (Configure Disk Pool)]をクリックします。


- 3 [ようこそ (Welcome)] パネルで構成できるディスクプールの形式は使用環境のストレージサーバーの形式によって決まります。
- ウィザードパネルの例を次に示します。



ウィザードの[ようこそ (Welcome)]パネルの情報を読みます。次に、適切なストレージサーバー形式を選択し、[次へ (Next)]をクリックします。

[ストレージサーバーの選択 (Storage Server Selection)]パネルが表示されます。

- 4 [ストレージサーバーの選択 (Storage Server Selection)]パネルで、選択したストレージサーバー形式として構成されたストレージサーバーが表示されます。
- ウィザードパネルの例を次に示します。



このディスクプールのストレージサーバーを選択します。

クラウドストレージサーバーを選択した後、[次へ (Next)]をクリックします。[ボリュームの選択 (Volume Selection)]ウィザードパネルが表示されます。

- 5 [ボリュームの選択 (Volume Selection)] パネルには、ベンダーのクラウドストレージ内に自分のアカウントですでに作成したボリュームが表示されます。

**メモ:** 利用可能な合計領域 (Total available space)、合計最大物理容量 (Total raw size)、低水準点 (Low water mark)、高水準点 (High water mark) の各プロパティは、クラウドストレージディスクプールには適用されません。

これらすべての値はストレージ容量から導出され、クラウドプロバイダから取得することはできません。

ウィザードパネルの例を次に示します。

Volume Name	Available Sp...	Raw Size	Replication
<input type="checkbox"/> volume-1-backups	8192.0 PB	8192.0 PB	None
<input type="checkbox"/> volume-2-backups	8192.0 PB	8192.0 PB	None
<input type="checkbox"/> volume-3-backups	8192.0 PB	8192.0 PB	None
<input type="checkbox"/> volume-4-backups	8192.0 PB	8192.0 PB	None

ボリュームを追加するには、[新しいボリュームの追加 (Add New Volume)] をクリックします。クラウドベンダーのボリュームに必要な情報を含むダイアログボックスが表



示されます。ダイアログボックスで必要な情報を入力します。次のリンクを使用して、ボリューム名の要件に関する情報を検索します。

p.15 の「[NetBackup のクラウドストレージベンダーについて](#)」を参照してください。

ボリュームを選択するには、そのボリュームのチェックボックスにチェックマークを付けます。選択できるのは 1 つのボリュームだけです。

ディスクプールのボリュームを選択した後、[次へ (Next)] をクリックします。ウィザードの動作はストレージサーバーに暗号化を構成したかどうかによって、次のように異なります。

暗号化なし                      暗号化を必要としないストレージの宛先のボリュームを選択した場合、[ディスクプールの追加情報 (Additional Disk Pool Information)] パネルが表示されます。

次の手順 (6) に進みます。

暗号化                              暗号化を必要とするストレージの宛先のボリュームを選択し、NetBackup KMS がすでに構成されている場合、暗号化パスフレーズを入力する必要がある[設定 (Settings)] ダイアログボックスが表示されます。パスフレーズは、このストレージボリュームとストレージサーバーの組み合わせに対するキーグループのキーに使用されます。

暗号化を必要とするストレージの宛先ボリュームを選択し、ストレージサーバーに外部 KMS が構成されている場合、暗号化パスフレーズを指定する必要はありません。ディスクプールの構成ウィザードを使用したディスクプールの構成時に、外部 KMS の場合は暗号化キーは作成されません。キーグループ名の値を持つカスタム属性があるキーが、外部 KMS サーバーにすでに存在することを確認する必要があります。

p.118 の「[NetBackup クラウドストレージの暗号化の NetBackup KMS について](#)」を参照してください。

p.119 の「[NetBackup クラウドストレージの暗号化の外部 KMS について](#)」を参照してください。

パスフレーズを入力して[設定 (Settings)] ダイアログボックスの[OK] をクリックすると、ダイアログボックスが閉じます。[ボリュームの選択 (Volume Selection)] ウィザードパネルの[次へ (Next)] をクリックして、[ディスクプールの追加情報 (Additional Disk Pool Information)] ウィザードパネルに進みます。

次の手順 (6) に進みます。

- 6 [ディスクプールの追加情報 (Additional Disk Pool Information)] パネルで、このディスクプールのプロパティを入力または選択します。
- ウィザードパネルの例を次に示します。

The screenshot shows a window titled "Disk Pool Configuration Wizard" with a sub-header "Additional Disk Pool Information" and the instruction "Provide additional disk pool information." The window contains the following fields and controls:

- Storage server type:** vendor\_type
- Disk Pool Size:** A box containing "Total available space: 8192.00 PB" and "Total raw size: 8192.00 PB".
- Disk Pool name:** An empty text input field.
- Comments:** A large empty text area.
- High water mark:** A spinner box set to 98 %.
- Low water mark:** A spinner box set to 80 %.
- Maximum I/O Streams:** A section with an information icon and text: "Concurrent read and write jobs affect disk performance. Limit I/O streams to prevent disk overload." Below this is a checkbox labeled "Limit I/O streams:" which is currently unchecked, followed by a spinner box set to -1 and the text "per volume".

At the bottom of the window are four buttons: "< Back", "Next >", "Cancel", and "Help".

p.172 の「クラウドストレージディスクプールのプロパティ」を参照してください。

ディスクプールの追加情報を入力したら、[次へ (Next)] をクリックします。[概略 (Summary)] パネルが表示されます。


**7** [概略 (Summary)]パネルで、選択内容を確認します。

概略が選択内容を正確に示している場合は、[次へ (Next)]をクリックします。

KMS キーグループ名と KMS キー名を保存することを推奨します。これらの名前はキーのリカバリに必要です。

p.158 の「[NetBackup クラウドストレージ暗号化の KMS キー名のレコードの保存](#)」を参照してください。

- 8 NetBackup はディスクプールの作成が完了すると、処理が正常に完了したことを示すメッセージが表示されます。  
 ウィザードパネルの例を次に示します。



NetBackup でディスクプールが作成されると、以下のことができます。

ストレージユニットを構成  
 します [作成したディスクプールを使用してストレージユニットを作成する (Create a storage unit using the disk pool that you have just created)]を選択していることを確認してから[次へ (Next)]をクリックします。[ストレージユニットの作成 (Storage Unit Creation)]ウィザードパネルが表示されます。次の手順に進みます。

終了 (Exit) [閉じる (Close)]をクリックします。  
 後から 1 つ以上のストレージユニットを構成できます。

p.161 の「クラウドストレージ用のストレージユニットの構成」を参照してください。

- 9 [ストレージユニットの作成 (Storage Unit Creation)]ウィザードパネルで、ストレージユニットに適切な情報を入力します。  
ウィザードパネルの例を次に示します。

**Disk Pool Configuration Wizard**  
Storage Unit Creation  
Enter details to create storage unit.

Disk pool: disk\_pool  
Storage server type: vendor\_type  
Storage unit name: stu\_disk\_pool

Media Server

Use any available media server to transport data  
 Only use the selected media servers:

Media Servers  
 media-server.example.com

Maximum concurrent jobs: 1  
Maximum fragment size: 524288 Megabytes

< Back Next > Cancel Help

p.162 の「クラウドストレージユニットのプロパティ」を参照してください。

ストレージユニットの情報を入力または選択した後、[次へ (Next)]をクリックしてストレージユニットを作成します。

ストレージユニットのプロパティを使用して、バックアップトラフィックを制御できます。

p.164 の「クライアントとサーバーの最適比率の構成」を参照してください。

p.165 の「メディアサーバーへのバックアップ通信量の制御」を参照してください。

- 10 NetBackup でストレージユニットの構成が完了すると、[完了 (Finished)]パネルが表示されます。[完了 (Finish)]をクリックしてウィザードを終了します。

## NetBackup クラウドストレージ暗号化の KMS キー名のレコードの保存

暗号化キー名とキータグのレコードを保存することをお勧めします。キーをリカバリしたり再作成する必要がある場合は、キータグが必要です。

### NetBackup KMS サーバーキー名のレコードの保存

クラウドストレージのストレージサーバー構成中に暗号化設定を有効にしたときに NetBackup KMS サーバーが設定されている場合は、次の手順を実行してキー名のレコードを保存します。

p.117 の「[クラウドストレージのデータ暗号化について](#)」を参照してください。

## キー名のレコードを保存する方法

- 1 キーグループ名を特定するには、マスターサーバー上で次のコマンドを使用します。

UNIX の場合: `/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/nbkmsutil -listkgs`

Windows の場合: `install_path¥Program`

`Files¥Veritas¥NetBackup¥bin¥admincmd¥nbkmsutil.exe -listkgs`

次に出力例を示します。

```
Key Group Name      : CloudVendor.com:symc_backups_gold
Supported Cypher    : AES_256
Number of Keys      : 1
Has Active Key      : Yes
Creation Time       : Tues Oct 01 01:00:00 2013
Last Modification Time: Tues Oct 01 01:00:00 2013
Description         : CloudVendor.com:symc_backups_gold
```

- 2 キーグループごとに、グループに属するすべてのキーをファイルに書き込みます。マスターサーバー上でコマンドを実行します。コマンドの構文は次のとおりです。

UNIX の場合: `/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/nbkmsutil -listkeys -kgname key_group_name > filename.txt`

Windows の場合: `install_path¥Program`

`Files¥Veritas¥NetBackup¥bin¥admincmd¥nbkmsutil.exe -listkeys -kgname key_group_name > filename.txt`

次に出力例を示します。

```
nbkmsutil.exe -listkeys -kgname CloudVendor.com:symc_backups_gold  
> encrypt_keys_CloudVendor.com_symc_backups_gold.txt
```

```
Key Group Name      : CloudVendor.com:symc_backups_gold  
Supported Cypher    : AES_256  
Number of Keys      : 1  
Has Active Key      : Yes  
Creation Time       : Tues Jan 01 01:00:00 2013  
Last Modification Time: Tues Jan 01 01:00:00 2013  
Description         : Key group to protect cloud volume  
FIPS Approved Key   : Yes
```

```
Key Tag             : 532cf41cc8b3513a13c1c26b5128731e  
                   : 5ca0b9b01e0689cc38ac2b7596bbae3c  
Key Name            : Encrypt_Key_April  
Current State       : Active  
Creation Time       : Tues Jan 01 01:02:00 2013  
Last Modification Time: Tues Jan 01 01:02:00 2013  
Description         : -  
Number of Keys: 1
```

- 3 キーレコードの作成に使ったパスフレーズをファイルに含めます。
- 4 安全な場所にファイルを格納します。

## 外部 KMS サーバーキー名のレコードの保存

キーのリカバリ手順については、KMS サーバーのマニュアルを参照してください。

# クラウド環境へのバックアップメディアサーバーの追加

クラウド環境に追加のメディアサーバーを追加できます。追加のメディアサーバーによってバックアップのパフォーマンスの改善が助長されます。このようなサーバーはデータサーバーとして知られています。追加するメディアサーバーには、ストレージサーバーのクレ



デンシシャルが割り当てられます。このクレデンシシャルによって、データムーバーはストレージサーバーと通信します。

NetBackup メディアサーバーは、クラウドストレージの必要条件に適合する必要があります。

p.123 の「[クラウドストレージの NetBackup メディアサーバーについて](#)」を参照してください。

クラウド環境にバックアップメディアサーバーを追加するには

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[クレデンシシャル (Credentials)]>[ストレージサーバー (Storage Server)]を展開します。
- 2 クラウドストレージサーバーを選択します。
- 3 [編集 (Edit)]メニューで、[変更 (Change)]を選択します。
- 4 [ストレージサーバーの変更 (Change Storage Server)]ダイアログボックスで、[メディアサーバー (Media Servers)]タブを選択します。
- 5 クラウドのバックアップを有効にするメディアサーバー (1 台または複数)を選択します。チェックマークの付いているメディアサーバーはクラウドサーバーとして構成されています。
- 6 [OK]をクリックします。
- 7 必要に応じて、ディスクプール、ストレージユニット、およびポリシーを変更します。

## クラウドストレージ用のストレージユニットの構成

ディスクプールを参照するストレージユニットを 1 つ以上作成します。

[ディスクプールの構成ウィザード (Disk Pool Configuration Wizard)]では、ストレージユニットを作成することができます。したがって、ディスクプールを作成するときに、ストレージユニットも作成できます。ディスクプールにストレージユニットが存在するかを判断するには、管理コンソールで[NetBackup の管理 (Management)]>[ストレージ (Storage)]>[ストレージユニット (Storage Units)]ウィンドウを参照します。

ストレージユニットはディスクプールのプロパティを継承します。ストレージユニットがレプリケーションプロパティを継承する場合、プロパティによって、NetBackup ストレージライフサイクルポリシーに、ストレージユニットとディスクプールの意図されていた目的が通知されます。自動イメージレプリケーションはストレージライフサイクルポリシーを必要とします。

ストレージユニットのプロパティを使用して、バックアップトラフィックを制御できます。

p.164 の「[クライアントとサーバーの最適比率の構成](#)」を参照してください。

p.165 の「[メディアサーバーへのバックアップ通信量の制御](#)」を参照してください。

[処理 (Actions)]メニューを使用してストレージユニットを構成する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[NetBackup の管理 ( Management)]>[ストレージ (Storage)]>[ストレージユニット (Storage Units)]を選択します。
- 2 [処理 (Actions)]メニューから[新規 (New)]>[ストレージユニット (Storage Unit)]を選択します。

- 3 [新しいストレージユニット (New Storage Unit)]ダイアログボックスのフィールドに入力します。

p.162 の「クラウドストレージユニットのプロパティ」を参照してください。

## クラウドストレージユニットのプロパティ

クラウドディスクプールのストレージユニットの構成オプションは、次のとおりです。

表 3-16 クラウドストレージユニットのプロパティ

プロパティ	説明
ストレージユニット名 (Storage unit name)	新しいストレージユニットの一意の名前。名前ですトレージ形式を示すことができます。ストレージユニット名は、ポリシーおよびスケジュールでストレージユニットを指定する際に使用される名前です。ストレージユニット名は、作成後に変更できません。
ストレージユニット形式 (Storage unit type)	ストレージユニット形式として[ディスク (Disk)]を選択します。
ディスク形式 (Disk Type)	そのディスクタイプのクラウドストレージ ( <b>type</b> ) を選択します。 <b>type</b> は、ストレージベンダー、暗号化などに基づくディスクプールの種類を表します。
ディスクプール (Disk Pool)	このストレージユニットのストレージが含まれているディスクプールを選択します。  指定された[ディスク形式 (Disk type)]のすべてのディスクプールが[ディスクプール (Disk Pool)]リストに表示されます。ディスクプールが構成されていない場合、ディスクプールはリストに表示されません。
メディアサーバー (Media server)	[メディアサーバー(Media server)]の設定で、クライアントのバックアップを作成してデータをクラウドストレージサーバーに移動できる <b>NetBackup</b> メディアサーバーを指定します。メディアサーバーはデータをリストアまたは複製操作作用に移動できます。  次のようにメディアサーバーを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ メディアサーバーリスト内の任意のサーバーでデータを重複排除できるようにするには、[任意のメディアサーバーを使用 (Use any available media server)]を選択します。</li> <li>■ データを重複排除するのに特定のメディアサーバーを使うには、[次のメディアサーバーのみを使用 (Only use the following media servers)]を選択します。その後、許可するメディアサーバーを選択します。</li> </ul> ポリシーの実行時に、使用するメディアサーバーが <b>NetBackup</b> によって選択されます。

プロパティ	説明
最大並列実行ジョブ数 (Maximum concurrent jobs)	<p>[最大並列実行ジョブ数 (Maximum concurrent jobs)] 設定によって、NetBackup がディスクストレージユニットに一度に送信できるジョブの最大数が指定されます。(デフォルトは 1 つのジョブです。ジョブ数は 0 から 256 の範囲で指定できます)。この設定は、Media Manager ストレージユニットでの [最大並列書き込みドライブ数 (Maximum concurrent write drives)] に対応するものです。</p> <p>ジョブは、ストレージユニットが利用可能になるまで NetBackup によってキューに投入します。3 つのバックアップジョブがスケジュールされている場合、[最大並列実行ジョブ数 (Maximum concurrent jobs)] が 2 に設定されていると、NetBackup は最初の 2 つのジョブを開始し、3 つ目のジョブをキューに投入します。ジョブに複数のコピーが含まれる場合、各コピーが [最大並列実行ジョブ数 (Maximum concurrent jobs)] の数にカウントされます。</p> <p>[最大並列実行ジョブ数 (Maximum concurrent jobs)] は、バックアップジョブと複製ジョブの通信を制御しますが、リストアジョブの通信は制御しません。カウントは、サーバーごとにではなく、ストレージユニットのすべてのサーバーに適用されます。ストレージユニットの複数のメディアサーバーを選択し、[最大並列実行ジョブ数 (Maximum concurrent jobs)] で 1 を選択すると、一度に 1 つのジョブのみが実行されます。</p> <p>ここで設定する数は、利用可能なディスク領域、および複数のバックアップ処理を実行するサーバーの性能によって異なります。</p> <p><b>警告:</b> [最大並列実行ジョブ数 (Maximum concurrent jobs)] 設定に 0 (ゼロ) を指定すると、ストレージユニットは無効になります。</p>
最大フラグメントサイズ (Maximum fragment size)	<p>通常のバックアップの場合、各バックアップイメージは、ファイルシステムが許容する最大ファイルサイズを超過しないように NetBackup によってフラグメントに分割されます。20 MB から 51200 MB までの値を入力できます。</p> <p>FlashBackup ポリシーの場合、複製パフォーマンスを最適化するために、デフォルトの最大フラグメントサイズを使用することを推奨します。</p>

## クライアントとサーバーの最適比率の構成

ストレージユニット設定を使って、クライアントとサーバーの最適比率を構成できます。1 つのディスクプールを使って、複数のストレージユニットでバックアップ通信量を分割するように構成できます。すべてのストレージユニットが同じディスクプールを使うので、ストレージをパーティション化する必要はありません。

たとえば、100 個の重要なクライアント、500 個の通常のクライアント、4 つのメディアサーバーが存在すると想定します。最も重要なクライアントをバックアップするために 2 つのメディアサーバーを使って、通常のクライアントをバックアップするのに 2 つのメディアサーバーを使うことができます。

次の例では、クライアントとサーバーの比率を最適に構成する方法について記述します。

- **NetBackup** の重複排除のメディアサーバーを構成し、ストレージを構成します。
- ディスクプールを構成します。
- 最も重要なクライアントのストレージユニット (**STU-GOLD** など) を構成します。ディスクプールを選択します。[次のメディアサーバーのみを使用 (**Only use the following media servers**)]を選択します。重要なバックアップに使うメディアサーバーを 2 つ選択します。
- 100 個の重要なクライアント用のバックアップポリシーを作成し、**STU-GOLD** ストレージユニットを選択します。ストレージユニットで指定したメディアサーバーは、クライアントデータを重複排除ストレージサーバーに移動します。
- 別のストレージユニット (**STU-SILVER** など) を構成します。同じディスクプールを選択します。[次のメディアサーバーのみを使用 (**Only use the following media servers**)]を選択します。他の 2 つのメディアサーバーを選択します。
- 500 個の通常のクライアント用にバックアップポリシーを構成し、**STU-SILVER** ストレージユニットを選択します。ストレージユニットで指定したメディアサーバーは、クライアントデータを重複排除ストレージサーバーに移動します。

バックアップ通信は、ストレージユニット設定によって目的のデータムーバーにルーティングされます。

---

**メモ:** **NetBackup** は、書き込み動作 (バックアップと複製) でのメディアサーバーの選択に対してのみストレージユニットを使います。リストアの場合、**NetBackup** はディスクプールにアクセスできるすべてのメディアサーバーから選択します。

---

## メディアサーバーへのバックアップ通信量の制御

ディスクプールのストレージユニットで[最大並列実行ジョブ数 (**Maximum concurrent jobs**)]の設定を使用し、メディアサーバーへのバックアップ通信量を制御できます。同じディスクプールで複数のストレージユニットを使う場合、この設定によって、より高い負荷には特定のメディアサーバーが効率的に指定されます。並列実行ジョブの数が多いほど、数が少ない場合に比べて、ディスクはビジー状態になりやすくなります。

たとえば、2 つのストレージユニットが同じセットのメディアサーバーを使用しているとします。一方のストレージユニット (**STU-GOLD**) の[最大並列実行ジョブ数 (**Maximum concurrent jobs**)]に、もう一方 (**STU-SILVER**) よりも大きい値が設定されています。[最大並列実行ジョブ数 (**Maximum concurrent jobs**)]に大きい値が設定されているストレージユニットでは、より多くのクライアントバックアップを実行できます。

## NetBackup アクセラレータバックアップと NetBackup 最適化合成バックアップについて

NetBackup クラウドストレージは NetBackup アクセラレータと NetBackup 最適化合成をサポートしています。NetBackup アクセラレータバックアップまたは NetBackup 最適化合成バックアップを有効にしたとき、暗号化、測定、スロットル調整は機能し、サポートされます。非クラウドバックアップと同様に NetBackup アクセラレータバックアップと NetBackup 最適化合成バックアップの両方を有効にします。NetBackup アクセラレータバックアップと NetBackup 最適化合成バックアップに関する詳細情報が利用可能です。

- 『[NetBackup Deduplication ガイド](#)』を参照してください。
- 『[NetBackup 管理者ガイド Vol. 1](#)』を参照してください。

## NetBackup アクセラレータをクラウドストレージで有効にする


NetBackup クラウドストレージで使用するために NetBackup アクセラレータを有効化するには、以下の手順を使用します。

アクセラレータを NetBackup クラウドストレージで使用できるようにする

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]、[ポリシー (Policies)]、ポリシー名を選択します。[編集 (Edit)]>[変更 (Change)]を選択し、[属性 (Attributes)]タブを選択します。
- 2 [アクセラレータを使用する (Use accelerator)]を選択します。
- 3 [ポリシーストレージ (Policy storage)]オプションが有効なクラウドストレージユニットであることを確認します。

[ポリシーストレージ (Policy storage)]で指定したストレージユニットはサポートされているいずれかのクラウドベンダーのユニットである必要があります。[ポリシーストレージ (Policy storage)]に[任意 (Any Available)]を設定することはできません。


**図 3-4** アクセラレータを有効にする



**NetBackup アクセラレータがバックアップ処理時に使用されたかどうかの判断**

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[アクティビティモニター (Activity Monitor)]を選択します。チェックするバックアップをダブルクリックします。
- 2 [状態の詳細 (Detailed Status)]タブをクリックします。
- 3 [accelerator enabled]の状態を確認します。この表示はバックアップで NetBackup アクセラレータが使用されたことを示します。

図 3-5 バックアップ時のアクセラレータの使用を確認する



## 最適化合成バックアップをクラウドストレージで有効にする

最適化合成バックアップには 3 つのバックアップスケジュールが必要です。完全バックアップ、増分バックアップ、合成バックアップを有効にした完全バックアップがなければなりません。増分バックアップでは差分増分か累積増分を使用できます。その後で完全バックアップを実行し、次は増分バックアップを少なくとも 1 回実行して、最後に合成を有効にした完全バックアップを実行する必要があります。最終的なバックアップは最適化合成バックアップです。

---

**メモ:** Hitachi クラウド構成の場合は、暗号化オプションを有効にしていると、True Image Restore (TIR) または合成バックアップが正常に機能しません。TIR または合成バックアップを正常に実行するには、日立社のクラウドポータルを通じて、バケット (または名前空間) のバージョン管理オプションを有効にする必要があります。バージョン管理オプションを有効にする方法について詳しくは、日立社のクラウドプロバイダにお問い合わせください。

---




**NetBackup Cloud Storage** で使用するために最適化合成バックアップを有効にする

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]、[ポリシー (Policies)]、ポリシー名を選択します。[編集 (Edit)]>[変更 (Change)]を選択し、[属性 (Attributes)]タブを選択します。
- 2 [True Image Restore 情報を収集する (Collect true image restore information)]の[移動検出を行う (with move detection)]を選択します。
- 3 [ポリシーストレージ (Policy storage)]オプションが有効なクラウドストレージユニットであることを確認します。

[ポリシーストレージ (Policy storage)]で指定したストレージユニットはサポートされているいずれかのクラウドベンダーのユニットである必要があります。[ポリシーストレージ (Policy storage)]に[任意 (Any Available)]を設定することはできません。


**図 3-6** 最適化合成バックアップを有効にする



バックアップが最適化合成バックアップであったかどうかの判断

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[アクティビティモニター (Activity Monitor)]を選択します。チェックするバックアップをダブルクリックします。
- 2 [状態の詳細 (Detailed Status)]タブをクリックします。
- 3 [Performing Optimized Synthetic Operation]の状態を確認します。この表示はバックアップが最適化合成バックアップだったことを示します。

図 3-7 バックアップが最適化合成であったことを確認する



## バックアップポリシーの作成

次の手順を使用してバックアップポリシーを作成します。

ポリシーを作成するには

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]、[ポリシー (Policies)]の順に展開します。
- 2 [処理 (Actions)]、[新規 (New)]、[ポリシー (Policy)]の順に選択します。
- 3 一意のポリシー名を入力します。
- 4 [ポリシー構成ウィザードを使用する (Use Policy Configuration Wizard)]のチェックをはずして[OK]をクリックします。
- 5 新しいポリシーの属性、スケジュール、クライアントとバックアップ対象を構成します。

# クラウドストレージディスクプールプロパティの変更

ディスクプールのプロパティの一部を変更できます。

ディスクプールのプロパティを変更する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[デバイス (Devices)]>[ディスクプール (Disk Pool)]を展開します。
- 2 詳細ペインで、変更するディスクプールを選択します。
- 3 [編集 (Edit)]メニューで、[変更 (Change)]を選択します。

**Change Disk Pool**

Name: db-backups-aws-gold

Storage servers: (amazon\_crypt) amazon.com

Volume Name	Available ...	Raw Size	Replication
volume-1-backups	---	---	None

Total raw size: ---  
 Total available space: ---  
 Targeted replication: ---

Comments:

**Disk Volume Settings**

High water mark: 98 %      Low water mark: 80 %

**i** The High water mark and Low water mark values are not applicable for this disk group.

**Maximum I/O Streams**

Concurrent read and write jobs affect disk performance.  
 Limit I/O streams to prevent disk overload.

Limit I/O streams: 2 per volume

OK      Cancel      Help

- 4 必要に応じて他のプロパティを変更します。  
 p.172 の「クラウドストレージディスクプールのプロパティ」を参照してください。
- 5 [OK]をクリックします。

## クラウドストレージディスクプールのプロパティ

ディスクプールのプロパティはディスクプールの目的によって変更できます。

**メモ:** 利用可能な合計領域 (Total available space)、合計最大物理容量 (Total raw size)、使用可能サイズ (Usable Size)、低水準点 (Low water mark)、高水準点 (High water mark) の各プロパティは、クラウドストレージディスクプールには適用されません。

これらすべての値はストレージ容量から導出され、クラウドプロバイダから取得することはできません。

次の表に、使用可能なプロパティを示します。

**表 3-17** クラウドストレージディスクプールのプロパティ

プロパティ	説明
名前	ディスクプールの名前。
ストレージサーバー	ストレージサーバーの名前。
ディスクボリューム (Disk volumes)	ディスクプールを構成するディスクボリューム。
合計最大物理容量 (Total raw size)	ディスクプールのストレージの raw (未フォーマット) サイズの合計。 ストレージのホストはストレージの最大物理容量を表示する場合としない場合があります。 <b>メモ:</b> 合計最大物理容量 (Total raw size) はクラウドストレージディスクプールには適用されません。
利用可能な合計領域 (Total available space)	ディスクプールで使用できる空き領域の合計。 <b>メモ:</b> 利用可能な合計領域 (Total available space) はクラウドストレージディスクプールには適用されません。
コメント (Comments)	ディスクプールに関連付けられているコメント。

プロパティ	説明
高水準点 (High Water Mark)	<p>[高水準点 (High water mark)]は、ボリュームまたはディスクプールが空きがないと見なされるしきい値です。</p> <p><b>メモ:</b> [高水準点 (High water mark)]は、クラウドストレージディスクプールには適用されません。</p>
低水準点 (Low Water Mark)	<p>[低水準点 (Low water mark)]は、イメージのクリーンアップを停止するしきい値です。Ashwini - ET 3864623 - 16th Feb 06NetBackup</p> <p>[低水準点 (Low water mark)]は、クラウドストレージディスクプールには適用されません。</p>
I/O ストリーム数を制限 (Limit I/O streams)	<p>ディスクプールの各ボリュームの読み書きストリーム (つまり、ジョブ) の数を制限するために選択します。ジョブはバックアップイメージを読み書きすることがあります。デフォルトでは、制限はありません。</p> <p>制限に達すると、NetBackup は書き込み操作に別のボリュームを (利用可能であれば) 選択します。ボリュームが利用不能な場合、利用可能になるまで NetBackup はジョブをキューに登録します。</p> <p>ストリームが多すぎると、ディスクスラッシングのためにパフォーマンスが低下することがあります。ディスクスラッシングとは、RAM とハードディスクドライブ間でデータが過度にスワップすることです。ストリームを少なくするとスループットを改善でき、一定の期間に完了するジョブ数を増やすことができます。</p> <p>開始点で、ディスクプールのボリューム数別にすべてのストレージユニットの最大並列実行ジョブ数を分割します。[NetBackup 7.6 Best Practices white paper from Alex Davies.]</p>

プロパティ	説明
ボリュームごと (per volume)	<p>ボリュームあたりの許可する読み書きストリームの数を選択または入力します。</p> <p>多くの要因が最適なストリーム数に影響します。要因はディスク速度、CPU の速度、メモリ容量などです。</p> <p>[スナップショット (Snapshot)] 用に構成され、[レプリケーションソース (Replication source)] プロパティがあるディスクプールの場合:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>この設定を変更する場合は、常に増分 2 を使用します。単一のレプリケーションジョブは 2 つの I/O ストリームを使います。</li><li>ストリームより多くのレプリケーションジョブがある場合は、ストリームが利用可能になるまで NetBackup はジョブをキューに登録します。</li><li>バッチ処理は、単一の NetBackup ジョブ内で多数のレプリケーションを引き起こす可能性があります。スナップショットレプリケーションジョブのバッチ処理に影響する設定もあります。</li></ul>

## 証明書失効リスト (CRL) に対する証明書の検証

すべてのクラウドプロバイダに対し、NetBackup は証明書失効リスト (CRL) に対して SSL 証明書を検証するための機能を提供します。SSL が有効で CRL オプションが有効になっている場合、CRL に対して、それぞれの非自己署名 SSL 証明書が検証されます。証明書が無効である場合、NetBackup はクラウドプロバイダに接続しません。

次のいずれかの方法を使用して、CRL に対する検証を有効にできます。

- `cscconfig CLI`: SSL パラメータとともに `cr1` パラメータが追加されます。このオプションは、ストレージサーバーを追加または更新するときに利用できます。CRL 値は、エイリアスを作成する前に `cscconfig CLI` を介してのみ変更できます。
- [ストレージサーバーのプロパティ (Storage Server Properties)] ダイアログ: このダイアログで `USE_CRL` プロパティを更新します。GUI では、構成後に CRL オプションの無効化のみを行えます。  
p.139 の「[NetBackup クラウドストレージサーバーの接続プロパティ](#)」を参照してください。
- `getconfig` オプションと `setconfig` オプションを指定して `nbdevconfig CLI` を使用し、CRL に対する検証を有効または無効にすることもできます。

---

**メモ:** アップグレード後、SSL が有効なクラウドと CloudCatalyst ストレージサーバーについては、CRL の検証はデフォルトで有効になっています。

---

## 証明書失効リスト (CRL) に対する証明書検証を有効にするための要件

- CRL 配布エンドポイントは **http** なので、外部ネットワークへの **http** (ポート 80) 接続をブロックするファイアウォールルールはすべてオフにします。たとえば、`http://crl3.provider.com/server-g2.crl` などです。
- CRL のダウンロード URL は証明書から動的にフェッチされるため、不明な URL をブロックするファイアウォールルールはすべて無効にします。
- 通常、CRL URL (配布エンドポイント) は **IPV4** をサポートします。IPV6 環境では、CRL オプションを無効にします。
- プライベートクラウドには通常、自己署名証明書があります。そのため、プライベートクラウドでは CRL の確認は必要ありません。CRL オプションが有効になっていても、この確認はスキップされます。
- x.509 証明書に、CRL 配布ポイントが示されている必要があります。配布ポイントの種類は、**http** である必要があります。

## NetBackup クラウドの認証局 (CA) の管理

NetBackup クラウドは、.PEM (Privacy-enhanced Electronic Mail) 形式の X.509 証明書のみをサポートしています。

`cacert.pem` バンドルの認証局 (CA) の詳細は、次の場所にあります。

- **Windows** の場合:  
`install_path\Veritas\NetBackup\var\global\wmc\cloud\cacert.pem`  
バージョン 7.7.x から 8.1.2 のメディアサーバーの場合、パスは  
`install_path\Veritas\NetBackup\db\cloud\cacert.pem` です。
- **UNIX** の場合: `/usr/opensv/var/global/wmc/cloud/cacert.pem`  
バージョン 7.7.x から 8.1.2 のメディアサーバーの場合、パスは  
`/usr/opensv/netbackup/db/cloud/cacert.pem` です。

---

**メモ:** クラスタ配備では、NetBackup データベースパスは、アクティブノードからアクセス可能な共有ディスクを指します。

---

`cacert.pem` バンドルの CA を追加または削除できます。

変更を完了した後に、新しいバージョンの NetBackup にアップグレードすると、`cacert.pem` バンドルが新しいバンドルによって上書きされます。追加または削除したすべてのエントリが失われます。ベストプラクティスとして、編集した `cacert.pem` ファイルのローカルコピーを保管します。アップグレードされたファイルをローカルコピーを使用して上書きすることで、変更をリストアできます。

### CA を追加するには

必要なクラウドプロバイダから CA 証明書を取得し、cacert.pem ファイルで CA 証明書を更新する必要があります。証明書は .PEM 形式である必要があります。

- 1 cacert.pem ファイルを開きます。
- 2 自己署名 CA 証明書を、cacert.pem ファイルの先頭または末尾の新しい行に追加します。

次の情報ブロックを追加します。

```
Certificate Authority Name
=====
-----BEGIN CERTIFICATE-----
<Certificate content>
-----END CERTIFICATE-----
```

- 3 ファイルを保存します。

### CA を削除するには

cacert.pem ファイルから CA を削除する前に、関連する証明書を使用しているクラウドジョブがないことを確認します。

- 1 cacert.pem ファイルを開きます。
- 2 目的の CA を削除します。次の情報ブロックを削除します。

```
Certificate Authority Name
=====
-----BEGIN CERTIFICATE-----
<Certificate content>
-----END CERTIFICATE-----
```

- 3 ファイルを保存します。

### NetBackup によって承認されている CA のリスト

- AddTrust External Root
- Baltimore CyberTrust Root
- Cybertrust Global Root
- DigiCert Assured ID Root CA
- DigiCert Assured ID Root G2



- DigiCert Assured ID Root G3
- DigiCert Global CA G2
- DigiCert Global Root CA
- DigiCert Global Root G2
- DigiCert Global Root G3
- DigiCert High Assurance EV Root CA
- DigiCert Trusted Root G4
- D-Trust Root Class 3 CA 2 2009
- GeoTrust Global CA
- GeoTrust Primary Certification Authority
- GeoTrust Primary Certification Authority - G2
- GeoTrust Primary Certification Authority - G3
- GeoTrust Universal CA
- GeoTrust Universal CA 2
- RSA Security 2048 v3
- Starfield Services Root Certificate Authority - G2
- Thawte Primary Root CA
- Thawte Primary Root CA - G2
- Thawte Primary Root CA - G3
- VeriSign Class 1 Public Primary Certification Authority - G3
- VeriSign Class 2 Public Primary Certification Authority - G3
- Verisign Class 3 Public Primary Certification Authority - G3
- VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G4
- VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5
- VeriSign Universal Root Certification Authority

# 監視とレポート

この章では以下の項目について説明しています。

- [クラウドバックアップの監視とレポートについて](#)
- [クラウドストレージジョブの詳細表示](#)
- [圧縮率の表示](#)
- [NetBackup クラウドストレージのディスクレポートの表示](#)
- [クラウドストレージ暗号化用の KMS キー情報の表示](#)

## クラウドバックアップの監視とレポートについて

Veritas では、NetBackup クラウドストレージとクラウドストレージアクティビティを監視してレポートするため、次のような方法を提供しています。

NetBackup OpsCenter	<p>NetBackup OpsCenter では、NetBackup クラウドストレージのアクティビティに関する最も詳細なレポートが提供されます。『<a href="#">NetBackup OpsCenter 管理者ガイド</a>』を参照してください。</p> <p>OpsCenter は、メディアサーバーに接続できない場合、レポートに必要なデータを取得できません。そのため、クラウドストレージ用のすべてのメディアサーバーで、次のサービスが起動して実行中であることを確認します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ NetBackup CloudStore Service Container (nbcssc) (バージョン 7.7.x から 8.1.2 のメディアサーバーのみ)</li> <li>■ NetBackup Service Layer (nbsl) サービス</li> </ul> <p><b>メモ:</b> Amazon がクラウドサービスプロバイダの場合、OpsCenter は MSDP クラウドストレージサーバーがクラウドにアップロードするデータを報告できません。</p> <p>p.202 の「<a href="#">NetBackup CloudStore Service Container への接続が失敗する</a>」を参照してください。</p>
NetBackup 管理コンソールの [ディスクプール (Disk Pools)] ウィンドウ	<p>[ディスクプール (Disk Pools)] ウィンドウには、NetBackup がディスクプールをボーリングしたときに保存された値が表示されます。NetBackup は 5 分ごとにディスクプールをボーリングします。</p> <p>このウィンドウを表示するには、NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)] &gt; [デバイス (Devices)] &gt; [ディスクプール (Disk Pools)] を選択します。</p> <p><b>メモ:</b> 管理コンソールでは、[使用済み領域 (Used Capacity)] と [利用可能な領域 (Available Space)] に表示される情報は不正確です。Etrack 2266448NetBackup ディスクプールにデータがあっても、[使用済み領域 (Used Capacity)] に表示される値は 0 になります。[利用可能な領域 (Available Space)] の値には最大量が表示されます。正確な使用情報については、プロバイダの Web サイトの情報を確認する必要があります。</p> <p><b>メモ:</b> Amazon の [使用済み領域 (Used Capacity)] および [利用可能な領域 (Available Space)] に表示される情報は、NetBackup 管理コンソールでは不正確です。これらの値は、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)] &gt; [デバイス (Devices)] &gt; [ディスクプール (Disk Pool)] の下にあります。ディスクプールに情報があっても、[使用済み領域 (Used Capacity)] に表示される値は 0 になります。[利用可能な領域 (Available Space)] の値には最大量が表示されます。正確な使用情報については、プロバイダの Web サイトの情報を確認する必要があります。</p>
NetBackup ディスクレポート	<p>p.181 の「<a href="#">NetBackup クラウドストレージのディスクレポートの表示</a>」を参照してください。</p>

## クラウドストレージジョブの詳細表示

ジョブの詳細を表示するには、NetBackup のアクティビティモニターを使用します。

クラウドストレージジョブの詳細を表示する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[アクティビティモニター (Activity Monitor)]をクリックします。
- 2 [ジョブ (Jobs)]タブをクリックします。
- 3 特定のジョブの詳細を表示するには、[ジョブ (Jobs)]タブペインに表示されているジョブをダブルクリックします。
- 4 [ジョブの詳細 (Job Details)]ダイアログボックスで、[状態の詳細 (Detailed Status)]タブをクリックします。

## 圧縮率の表示

bptm ログには、クラウドストレージでバックアップを作成した後のデータ圧縮率の情報が含まれています。圧縮率は元々のサイズを圧縮後のサイズで除算して算出されます。たとえば、元々のサイズが **15302918144** バイトで、圧縮後が **7651459072** である場合、圧縮率は **2.00** になります。

圧縮率を表示するには

- 1 バックアップジョブの bptm PID をメモします。  
p.180 の「クラウドストレージジョブの詳細表示」を参照してください。
- 2 bptm.log ファイルを開きます。ログファイルは次のディレクトリにあります。

UNIXの場合 /usr/opensv/netbackup/logs/  
合

Windows `install_path¥NetBackup¥logs¥`  
の場合

- 3 bptm PID インスタンスを検索します。

次の行に、イメージ形式に基づいた圧縮率情報が示されます。

```
date:time <PID> <4> 35:bptm:<PID>:  
  media_server_IP: compress: image image_name_C1_F1  
compressed from data in bytes to data in bytes bytes,  
compression ratio ratio_value
```

```
date:time <PID> <4> 35:bptm:<PID>:  
  media_server_IP: compress: image image_name_C1_HDR  
compressed from data in bytes to data in bytes bytes,  
compression ratio ratio_value
```

## NetBackup クラウドストレージのディスクレポートの表示

NetBackup のディスクレポートには、ディスクプール、ディスクストレージユニット、ディスクのログ、ディスクメディアに格納されているイメージについての情報が含まれています。

表 4-1 では、利用可能なディスクレポートについて説明します。

表 4-1 ディスクレポート

レポート	説明
ディスク上のイメージ (Images on Disk)	<p>[ディスク上のイメージ (Images on Disk)]レポートでは、メディアサーバーに接続されているディスクストレージユニットに存在するイメージリストが生成されます。このレポートは[メディア上のイメージ (Images on Media)]レポートの一部であり、ディスク固有の列のみが示されます。</p> <p>このレポートは、ストレージユニットの内容の概略を示します。ディスクに問題が発生した場合、またはメディアサーバーがクラッシュした場合にこのレポートを使用すると、消失したデータを把握できます。</p>
ディスクのログ (Disk Logs)	<p>[ディスクのログ (Disk Logs)]レポートには、NetBackupのエラーカタログに記録されているメディアのエラーメッセージまたは情報メッセージが表示されます。このレポートは[メディアのログ (Media Logs)]レポートの一部であり、ディスク固有の列のみが示されます。</p>
ディスクストレージユニットの状態 (Disk Storage Unit Status)	<p>[ディスクストレージユニットの状態 (Disk Storage Unit Status)]レポートには、NetBackupの現在の構成におけるディスクストレージユニットの状態が表示されます。</p> <p>複数のストレージユニットが同じディスクプールを指している場合があります。レポートの問い合わせがストレージユニットごとに行われる場合、レポートでは、ディスクプールストレージの容量が複数回カウントされます。</p>
ディスクプールの状態 (Disk Pool Status)	<p>[ディスクプールの状態 (Disk Pool Status)]レポートには、ディスクプールのストレージユニットの状態が表示されます。このレポートは、NetBackupディスク機能を有効にするライセンスがインストールされている場合にのみ表示されます。</p>

p.178 の「クラウドバックアップの監視とレポートについて」を参照してください。

#### ディスクレポートを表示する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[NetBackup の管理 ( Management)] > [レポート (Reports)] > [ディスクのレポート (Disk Reports)] を展開します。
- 2 ディスクレポートの名前を選択します。
- 3 右ペインで、レポートの設定を選択します。
- 4 [レポートの実行 (Run Report)] をクリックします。

## クラウドストレージ暗号化用の KMS キー情報の表示

キーグループとキーレコードについての以下の情報をリストするために nbkmsutil コマンドを使うことができます。

キーグループ [「KMS キーグループ情報を表示する方法」](#)を参照してください。

キー [「KMS キー情報を表示する方法」](#)を参照してください。

---

**メモ:** レコードキー情報を保管することを推奨します。キーをリカバリする必要がある場合、出力に表示されるキータグが必要です。

---

### KMS キーグループ情報を表示する方法

- ◆ すべてのキーグループをリストするには、`-listkgs` オプションを指定して `nbkmsutil` を使います。コマンド形式は次のとおりです。

**UNIX** の場合: `/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/nbkmsutil -listkgs`

**Windows** の場合:

`install_path\Veritas\NetBackup\bin\admincmd\nbkmsutil -listkgs`

**UNIX** ホストストレージ上の出力の例は次のとおりです。**Windows** では、ボリューム名は使用されません。

```
nbkmsutil -listkgs
```

```
Key Group Name      : CloudStorageVendor.com:symc_volume_for_backups
Supported Cypher    : AES_256
Number of Keys      : 1
Has Active Key      : Yes
Creation Time       : Tues Jan 01 01:00:00 2013
Last Modification Time: Tues Jan 01 01:00:00 2013
Description         : -
```

## KMS キー情報を表示する方法

- ◆ キーグループ名に属するすべてのキーをリストするには、`-listkgs` と `-kgname` オプションを指定して `nbkmsutil` を使います。コマンド形式は次のとおりです。

UNIX の場合: `/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/nbkmsutil -listkeys -kgname AdvDiskServer1.example.com:AdvDisk_Volume`

Windows の場合:

```
install_path¥Veritas¥NetBackup¥bin¥admincmd¥nbkmsutil -listkeys -kgname AdvDiskServer1.example.com:
```

UNIX ホストストレージ上の出力の例は次のとおりです。Windows では、ボリューム名は使用されません。

```
nbkmsutil -listkeys -kgname CloudStorageVendor.com:symc_volume_for_backup
```

```
Key Group Name      : CloudStorageVendor.com:symc_volume_for_backups
Supported Cypher    : AES_256
Number of Keys      : 1
Has Active Key      : Yes
Creation Time       : Tues Jan 01 01:00:00 2013
Last Modification Time: Tues Jan 01 01:00:00 2013
Description         : -
```

```
Key Tag            : 532cf41cc8b3513a13c1c26b5128731e5ca0b9b01e0689cc38ac2b7596bbae3c
Key Name           : Encrypt_Key_April
Current State      : Active
Creation Time      : Tues Jan 01 01:02:00 2013
Last Modification Time: Tues Jan 01 01:02:00 2013
Description        : -
```

`nbkmscmd` コマンドを使用して、NetBackup KMS と外部 KMS サーバーのキーを一覧表示することもできます。'storage\_server\_name:volume\_name' 形式のキーグループ名の値を持つカスタム属性が設定されている Symmetric 暗号化キーが、外部 KMS サーバーにすでに存在することを確認する必要があります。

## NetBackup KMS と外部 KMS のキー情報を表示するには

- 1 次のコマンドを実行して KMS サーバーの構成名を取得します。

```
nbkmscmd -listkmsconfig
```

- 2 次のコマンドを実行して KMS サーバーからキーグループのキー情報を取得します。

```
nbkmscmd -listkeys -name KMS_server_name -keyGroupName key_group_name -jsonRaw
```



# 操作上の注意事項

この章では以下の項目について説明しています。

- [NetBackup bpstsinfo](#) コマンドの操作上の注意事項
- 追加のメディアサーバーを構成できない
- [NetBackup](#) アクセス制御が有効になっている場合、クラウドの構成が失敗することがある
- クラウドストレージサーバーのアーティファクトの削除
- [csconfig reinitialize](#) を使用した更新済みのクラウド構成設定のロード
- マスターサーバーとレガシークラウドストレージメディアサーバー間の通信の有効化または無効化

## NetBackup bpstsinfo コマンドの操作上の注意事項

次の表に、[NetBackup](#) クラウドストレージで `bpstsinfo` コマンドを使用するための操作上の注意事項を示します。


表 5-1 `bpstsinfo` コマンドの操作上の注意事項

備考	説明
<code>-stype</code> オプションか <code>-storageserverprefix</code> のいずれかを使用する	ストレージサーバー情報のリストを表示するには、 <code>bpstsinfo</code> コマンドを制約する <code>-stype</code> オプションか <code>-storageserverprefix</code> オプションを使ってください。これらのオプションを使用しない場合、すべてのプロバイダが検索されるので、時間がかかり、タイムアウトになる場合もあります。

備考	説明
正しい <code>-stype</code> を指定する	<p>情報を要求するプラグインは、戻される情報に影響します。従って、<code>bpstsinfo</code> コマンドで正しい <code>-stype</code> を使用する必要があります。<code>-stype</code> を確認するには、次のコマンドを使用します。</p> <pre>nbdevquery -liststs -storage_server fq_host_name</pre> <p>ストレージが暗号化されている場合、<code>-stype</code> には <code>_crypt</code> 接尾辞が含まれます。</p>
<p><code>bpstsinfo</code> コマンド出力に表示される暗号化されたストレージユニットと暗号化されていないストレージユニット</p>	<p>暗号化された論理ストレージユニット (LSU) の情報を表示する際に <code>bpstsinfo</code> コマンドを使用すると、出力には暗号化された LSU と暗号化されていない LSU の両方が表示されます (両タイプが存在する場合)。この出力が予測どおりの結果です。<code>bpstsinfo</code> コマンドはストレージのプラグインレベルで動作し、暗号化などの高レベルの詳細は考慮しません。</p> <p>暗号化されたストレージを指定するコマンドの例を次に示します。</p> <pre>bpstsinfo -lsuinfo -storage_server amazon.com -stype amazon_crypt</pre>

## 追加のメディアサーバーを構成できない

第 1 のメディアサーバーと同じマスターサーバーを使う第 2 のメディアサーバーで [クラウドストレージサーバーの構成ウィザード (Cloud Storage Server Configuration Wizard)] を実行しようとする、操作が失敗します。次のような `illegal duplication` のエラーが表示されます。



ウィザードで実行できるオプションは、[キャンセル (Cancel)] または [戻る (Back)] をクリックすることだけです。[戻る (Back)] をクリックした場合、ウィザードを続行できる構成の変更はありません。

クラウド環境で複数のメディアサーバーを使う場合は、正しい手順を使う必要があります。詳細情報は別の項で利用可能です。

p.161 の「[クラウド環境にバックアップメディアサーバーを追加するには](#)」を参照してください。

## NetBackup アクセス制御が有効になっている場合、クラウドの構成が失敗することがある

NetBackup アクセス制御を使う環境でクラウドストレージサーバーを構成しようとする、次のようなエラーメッセージを受け取る場合があります。

```
Error creating Key Group and Keys cannot connect on socket
```

NetBackup がこのエラーメッセージを生成するのは、NetBackup アクセス制御内でユーザーに十分な権限がないからです。クラウドストレージサーバーを構成するアカウントは、NBU\_KMS 管理グループのメンバーでなければなりません。

NetBackup のアクセス制御とアカウントの設定について詳しくは、[NetBackup『セキュリティおよび暗号化ガイド』](#)を参照してください。

## クラウドストレージサーバーのアーティファクトの削除

ストレージサーバーを誤って削除すると、構成ファイルは孤立した状態でコンピュータに残ります。新しいストレージサーバーを作成しようとする、ログインエラーを示すエラーメッセージが表示されて失敗します。ストレージサーバーを正しく削除するには、次の手順を実行します。

### ストレージサーバーの削除

- 1 ストレージサーバーのすべてのイメージを期限切れにします。
- 2 ストレージユニットを削除します。
- 3 ディスクプールを削除します。
- 4 ストレージサーバーを削除します。
- 5 .pref ファイルを db/cloud ディレクトリから削除します。

## csconfig reinitialize を使用した更新済みのクラウド構成設定のロード

通常、NetBackup マスターサーバーを更新した場合や新しいバージョンの NetBackup クラウド構成パッケージ (CloudProvider.xml 構成ファイル) をダウンロードした場合に、NetBackup クラウドストレージの構成設定を更新します。更新済みのパッケージをインストールしたり、既存のクラウドストレージの構成設定を更新したときに、構成の変更を有効にするには、NetBackup リリースのバージョンに応じて NetBackup CloudStore Service Container (nbcssc) または NetBackup Web 管理コンソール (nbwmc) サービスを再起動する必要があります。

場合によっては、nbcssc または nbwmc サービスがハングアップしたり、サービスの再起動に失敗したりすることがあります。このエラーは、CloudProvider.xml ファイルが無効であるか、xml ファイルと構成済みの CloudStore のバージョンが不一致であるために発生します。サービスの再起動に失敗すると、NetBackup バックアップジョブでのエラーの発生につながる可能性があります。

**NetBackup 8.2** リリース以降では、**csconfig** ユーティリティを使用すれば、サービスを再起動することなく更新済みのクラウド構成設定を再ロードできます。

構成を更新したら、**NetBackup** マスターサーバーまたはメディアサーバーで次のコマンドを実行します。

UNIX の場合は、/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/ ディレクトリから次のコマンドを実行します。

```
# sudo ./csconfig reinitialize
```

Windows の場合は、<install\_path>%NetBackup%bin\admincmd% ディレクトリから次のコマンドを実行します。

```
csconfig reinitialize
```

**csconfig reinitialize** コマンドオプションを実行すると、nbwmc サービスで Cloudstore.conf、CloudProvider.xml、CloudInstance.xml ファイルから構成設定が再ロードされます。nbwmc サービスを再起動する必要はありません。

## マスターサーバーとレガシークラウドストレージメディアサーバー間の通信の有効化または無効化

これは、バージョン 7.7.x から 8.1.2 のメディアサーバーにのみ該当します。

古いクラウドストレージメディアサーバーで実行されている **NetBackup CloudStore Service Container (nbcssc)** サービスは、マスターサーバーとの通信にポート **5637** を使用します。リリース **8.2** 以降、nbcssc サービスは配備されなくなりました。**NetBackup Web** 管理コンソール (nbwmc) と **NetBackup Service Layer (nbsl)** サービスがこの機能を処理するようになりました。

マスターサーバーを **8.2** 以降にアップグレードする場合でも、レガシークラウドストレージメディアサーバーはマスターサーバーとの通信にレガシークラウドサービスを使用し続けます。ただし、**NetBackup 8.2** マスターサーバーは、レガシークラウドストレージメディアサーバーをサポートしています。**8.2** マスターサーバーと古いメディアサーバー間の通信を許可するには、マスターサーバーでポート **5637** を開く必要があります。

ポート 5637 で nbwmc サービスの通信を有効にするには

- 1 マスターサーバー上で次のコマンドを実行します。

UNIX の場合:

```
# usr/opencv/wmc/bin/install/configurePorts -addLegacyCloudService
```

Windows の場合:

```
<install_path>%NetBackup%wmc%bin%install%configurePorts
-addLegacyCloudService
```

- 2 nbwmc サービスを再起動して変更を反映します。
- 3 次のコマンドを実行して、メディアサーバーのホスト名ベースの証明書をプロビジョニングします。

UNIX の場合:

```
# usr/opencv/netbackup/bin/admincmd/bpnbaz -ProvisionCert
<media_server>
```

Windows の場合:

```
<install_path>%NetBackup%bin%admincmd%bpnbaz -ProvisionCert
<media_server>
```

アプライアンスの場合は、代わりに次のコマンドを実行します。

UNIX の場合:

```
# usr/opencv/netbackup/bin/bpnbat -AddMachine <appliance_hostname>
```

Windows の場合:

```
<install_path>%NetBackup%bin%bpnbat -AddMachine
<appliance_hostname>
```

- 4 メディアサーバーでクラウドストレージサービスを再起動します。

古いバージョンのメディアサーバーがサポートされている場合でも、Veritas は、このようなメディアサーバーを 8.2 以降のバージョンにアップグレードすることを推奨します。すべてのレガシーメディアサーバーをアップグレードした後、ポート 5637 での nbwmc サービスの使用を無効にすることができます。

ポート **5637** で **nbwmc** サービスの通信を無効にするには

- 1 マスターサーバー上で次のコマンドを実行します。

UNIX の場合:

```
# usr/opencv/wmc/bin/install/configurePorts  
-removeLegacyCloudService
```

Windows の場合:

```
<install_path>%NetBackup%\wmc\bin\install\configurePorts  
-removeLegacyCloudService
```

- 2 nbwmc サービスを再起動して変更を反映します。

# トラブルシューティング

この章では以下の項目について説明しています。

- [統合ログについて](#)
- [レガシーログについて](#)
- [NetBackup クラウドストレージログファイル](#)
- [libcurl ログの有効化](#)
- [NetBackup 管理コンソールを開けない](#)
- [クラウドストレージの構成上の問題のトラブルシューティング](#)
- [クラウドストレージの操作上の問題のトラブルシューティング](#)
- [Amazon Snowball および Amazon Snowball Edge の問題のトラブルシューティング](#)

## 統合ログについて

統合ログ機能では、すべての **Veritas** 製品に共通の形式で、ログファイル名およびメッセージが作成されます。vxlogview コマンドを使用した場合だけ、ログの情報を正しく収集して表示することができます。サーバープロセスとクライアントプロセスは統合ログを使用します。

オリジネータ ID のログファイルはログの構成ファイルで指定した名前のサブディレクトリに書き込まれます。すべての統合ログは次のディレクトリのサブディレクトリに書き込まれます。

Windows の `install_path\NetBackup\logs`  
場合

UNIX の場合 `/usr/opensv/logs`

ログコントロールには、[ログ (Logging)] ホストプロパティでアクセスできます。また、次のコマンドで統合ログを管理できます。

<code>vxlogcfg</code>	統合ログ機能の構成設定を変更します。 <code>vxlogcfg</code> コマンドについて詳しくは、
<code>vxlogmgr</code>	統合ログをサポートする製品が生成するログファイルを管理します。 <code>vxlogmgr</code> コマンドについて詳しくは、
<code>vxlogview</code>	統合ログによって生成されたログを表示します。 p.194 の「 <a href="#">vxlogview を使用した統合ログの表示の例</a> 」を参照してください。 <code>vxlogview</code> コマンドについて詳しくは、

## vxlogview コマンドを使用した統合ログの表示について

`vxlogview` コマンドを使用した場合だけ、統合ログの情報を正しく収集して表示することができます。統合ログファイルは、バイナリ形式のファイルで、一部の情報は関連するリソースファイルに含まれています。これらのログは次のディレクトリに保存されます。特定プロセスのファイルに検索を制限することによって `vxlogview` の結果をより速く表示することができます。

UNIX の場合	<code>/usr/opensv/logs</code>
Windows の場合	<code>install_path¥NetBackup¥logs</code>

表 6-1 vxlogview 問い合わせ文字列のフィールド

フィールド名	形式	説明	例
PRODID	整数または文字列	プロダクト ID または製品の略称を指定します。	PRODID = 51216 PRODID = 'NBU'
ORGID	整数または文字列	オリジネータ ID またはコンポーネントの略称を指定します。	ORGID = 116 ORGID = 'nbpem'
PID	long 型の整数	プロセス ID を指定します。	PID = 1234567
TID	long 型の整数	スレッド ID を指定します。	TID = 2874950



フィールド名	形式	説明	例
STDATE	long 型の整数または文字列	秒単位またはロケール固有の短い形式の日時で開始日付を指定します。たとえば、「mm/dd/yy hh:mm:ss AM/PM」の形式を使用しているロケールなどがあります。	STDATE = 98736352 STDATE = '4/26/11 11:01:00 AM'
ENDATE	long 型の整数または文字列	秒単位またはロケール固有の短い形式の日時で終了日付を指定します。たとえば、「mm/dd/yy hh:mm:ss AM/PM」の形式を使用しているロケールなどがあります。	ENDATE = 99736352 ENDATE = '04/27/11 10:01:00 AM'
PREVTIME	文字列	hh:mm:ss の形式で、時間を指定します。このフィールドには、=、<、>、>= および <= の演算子だけを使用できます。	PREVTIME = '2:34:00'
SEV	整数	次の使用可能な重大度の種類のうちのいずれかを指定します。 0 = INFO 1 = WARNING 2 = ERR 3 = CRIT 4 = EMERG	SEV = 0 SEV = INFO
MSGTYPE	整数	次の使用可能なメッセージの種類の中のいずれかを指定します。 0 = DEBUG (デバッグメッセージ) 1 = DIAG (診断メッセージ) 2 = APP (アプリケーションメッセージ) 3 = CTX (コンテキストメッセージ) 4 = AUDIT (監査メッセージ)	MSGTYPE = 1 MSGTYPE = DIAG
CTX	整数または文字列	識別子の文字列としてコンテキストトークンを指定するか、「ALL」を指定してすべてのコンテキストインスタンスを取得して表示します。このフィールドには、= および != の演算子だけを使用できます。	CTX = 78 CTX = 'ALL'

表 6-2 日付を含む問い合わせ文字列の例

例	説明
<code>(PRODID == 51216) &amp;&amp; ((PID == 178964)    ((STDATE == '2/5/15 09:00:00 AM') &amp;&amp; (ENDATE == '2/5/15 12:00:00 PM')))</code>	2015 年 2 月 5 日の午前 9 時から正午までを対象に NetBackup プロダクト ID 51216 のログファイルメッセージを取り込みます。
<code>((prodid = 'NBU') &amp;&amp; ((stdate &gt;= '11/18/14 00:00:00 AM') &amp;&amp; (enddate &lt;= '12/13/14 12:00:00 PM'))    ((prodid = 'BENT') &amp;&amp; ((stdate &gt;= '12/12/14 00:00:00 AM') &amp;&amp; (enddate &lt;= '12/25/14 12:00:00 PM')))</code>	2014 年 11 月 18 日から 2014 年 12 月 13 日までを対象に NetBackup プロダクト NBU のログメッセージを取り込み、2014 年 12 月 12 日から 2014 年 12 月 25 日までを対象に NetBackup プロダクト BENT のログメッセージを取り込みます。
<code>(STDATE &lt;= '04/05/15 0:0:0 AM')</code>	2015 年 4 月 5 日、またはその前に記録されたすべてのインストール済み Veritas 製品のログメッセージを取得します。

## vxlogview を使用した統合ログの表示の例

次の例は、vxlogview コマンドを使って統合ログを表示する方法を示します。

表 6-3 vxlogview コマンドの使用例

項目	例
ログメッセージの全属性の表示	<code>vxlogview -p 51216 -d all</code>
ログメッセージの特定の属性の表示	NetBackup (51216) のログメッセージの日付、時間、メッセージの種類およびメッセージテキストだけを表示します。  <code>vxlogview --prodid 51216 --display D,T,m,x</code>
最新のログメッセージの表示	オリジネータ 116 (nbpem) によって 20 分以内に作成されたログメッセージを表示します。-o 116 の代わりに、-o nbpem を指定することもできます。  <code># vxlogview -o 116 -t 00:20:00</code>
特定の期間からのログメッセージの表示	指定した期間内に nbpem で作成されたログメッセージを表示します。  <code># vxlogview -o nbpem -b "05/03/15 06:51:48 AM" -e "05/03/15 06:52:48 AM"</code>

項目	例
より速い結果の表示	<p>プロセスのオリジネータを指定するのに <code>-i</code> オプションを使うことができます。</p> <pre># vxlogview -i nbpem</pre> <p><code>vxlogview -i</code> オプションは、指定したプロセス (<code>nbpem</code>) が作成するログファイルのみを検索します。検索するログファイルを制限することで、<code>vxlogview</code> の結果が速く戻されます。一方、<code>vxlogview -o</code> オプションでは、指定したプロセスによって記録されたメッセージのすべての統合ログファイルが検索されます。</p> <p><b>メモ:</b> サービスではないプロセスに <code>-i</code> オプションを使用すると、<code>vxlogview</code> によってメッセージ [ログファイルが見つかりません。(No log files found)] が戻されます。サービスではないプロセスには、ファイル名にオリジネータ ID がありません。この場合、<code>-i</code> オプションの代わりに <code>-o</code> オプションを使用します。</p> <p><code>-i</code> オプションはライブラリ (137、156、309 など) を含むそのプロセスの一部であるすべての OID のエントリを表示します。</p>
ジョブ ID の検索	<p>特定のジョブ ID のログを検索できます。</p> <pre># vxlogview -i nbpem   grep "jobid=job_ID"</pre> <p><code>jobid</code> という検索キーは、スペースを含めず、すべて小文字で入力します。</p> <p>ジョブ ID の検索には、任意の <code>vxlogview</code> コマンドオプションを指定できます。この例では、<code>-i</code> オプションを使用してプロセスの名前 (<code>nbpem</code>) を指定しています。このコマンドはジョブ ID を含むログエントリのみを返します。<code>jobid=job_ID</code> を明示的に含まないジョブの関連エントリは欠落します。</p>

## レガシーログについて

NetBackup レガシーデバッグログの場合、プロセスが個別のログディレクトリにデバッグアクティビティのログファイルを作成します。デフォルトでは、NetBackup は次の場所にログディレクトリのサブセットのみを作成します。

Windows `install_path\NetBackup\logs`  
`install_path\Volmgr\debug`

UNIX `/usr/opensv/netbackup/logs`  
`/usr/opensv/volmgr/debug`

レガシーログフォルダ内でシンボリックリンクまたはハードリンクを使用しないことを推奨します。

ルート以外のユーザーまたは管理者以外のユーザーに対して実行されるプロセスがあり、レガシーログフォルダ内にログが記録されていない場合は、必要なユーザーに対して `mklogdir` コマンドを使用してフォルダを作成できます。

ルート以外のユーザーまたは管理者以外のユーザー用にコマンドラインを実行するには (NetBackup サービスが実行されていない場合のトラブルシューティング)、特定のコマンドライン用のユーザーフォルダを作成することをお勧めします。フォルダは、`mklogdir` コマンドを使用して、またはルート以外のユーザーや管理者以外のユーザー権限で手動で作成できます。

レガシーログを使用するには、プロセスのログファイルディレクトリが存在している必要があります。ディレクトリがデフォルトで作成されていない場合は、ログアシスタントまたは `mklogdir` バッチファイルを使用してディレクトリを作成できます。または、手動でディレクトリを作成することもできます。プロセスのログ記録を有効にすると、プロセスの開始時にログファイルが作成されます。ログファイルがあるサイズに達すると、NetBackup プロセスはそのファイルを閉じて新しいログファイルを作成します。

次のバッチファイルを使用して、すべてのログディレクトリを作成できます。

- Windows の場合: `install_path¥NetBackup¥Logs¥mklogdir.bat`
- UNIX の場合: `/usr/opensv/netbackup/logs/mklogdir`

## 詳細情報

`mklogdir` コマンドについて詳しくは、『[NetBackup コマンドリファレンスガイド](#)』を参照してください。

## クラウドストレージ用の NetBackup ログファイルディレクトリの作成

NetBackup の機能を構成する前に、NetBackup のコマンドがログファイルを書き込むディレクトリを作成します。マスターサーバーとご利用の機能で使う各メディアサーバーにディレクトリを作成します。ログファイルは次のディレクトリに存在します。

- UNIX の場合: `/usr/opensv/netbackup/logs/`
- Windows の場合: `install_path¥NetBackup¥logs¥`

NetBackup ログ記録について詳しくは、『[NetBackup ログリファレンスガイド](#)』を参照してください。

### NetBackup のコマンドのログディレクトリを作成する方法

- ◆ オペレーティングシステムに応じて、次のスクリプトの 1 つを実行します。

UNIX の場合: `/usr/opensv/netbackup/logs/mklogdir`

Windows の場合: `install_path¥NetBackup¥logs¥mklogdir.bat`

### tpconfig コマンドのログディレクトリを作成する方法

- ◆ オペレーティングシステムに応じて、debug ディレクトリと tpcommand ディレクトリを作成します (デフォルトでは、debug ディレクトリと tpcommand ディレクトリは存在しません)。ディレクトリのパス名は次のとおりです。

UNIX の場合: /usr/openv/volmgr/debug/tpcommand

Windows の場合: `install_path\Veritas\Volmgr\debug\tpcommand`

## NetBackup クラウドストレージログファイル

NetBackup クラウドストレージは Veritas OpenStorage フレームワーク内に存在します。したがって、クラウドのアクティビティについては、OpenStorage と同じログファイルといくつかの追加のログファイルが使われます。

NetBackup の一部のコマンドまたは処理では、メッセージがそれぞれ固有のログファイルに書き込まれます。それらのコマンドやプロセス用に、ユーティリティがログメッセージを書き込むことができるようにログディレクトリが存在する必要があります。

他の処理では、Veritas Unified Logging (VxUL) が使用されます。各プロセスに VxUL オリジネータ ID が付けられます。VxUL のログファイルには、標準化された名前およびファイル形式が使用されます。VxUL のログファイルを表示するためには、NetBackup の vxlogview のコマンドを使ってください。

ログファイルの表示方法と管理方法についての詳細情報が利用可能です。『[NetBackup ログリファレンスガイド](#)』を参照してください。

次に、ログメッセージのコンポーネント識別子を示します。

- sts\_ 接頭辞はストレージの読み書きを行うプラグインとの通信に関連しています。
- クラウドストレージサーバーのプレフィックスはそのクラウドベンダーのストレージネットワークとの相互作用に関連しています。
- encrypt 接頭辞は暗号化プラグインとの通信に関連しています。
- KMSCLIB 接頭辞は NetBackup キーマネジメントサービスとの通信に関連しています。

ほとんどの通信は NetBackup メディアサーバーで発生します。したがって、ディスク操作に使うメディアサーバーのログファイルを最も参照することになります。

**警告:** ログレベルが高いほど、**NetBackup** のパフォーマンスに対する影響が大きくなります。ログレベル **5** (最も高い) を使うのは、**Veritas** の担当者から指示された場合だけにしてください。ログレベル **5** はトラブルシューティングにのみ使います。

**NetBackup** のログレベルは、**NetBackup** マスターサーバーの[ログ (Logging)]ホストプロパティで指定します。特定のオプションに固有の一部のプロセスについては、表 6-4 に示すように構成ファイルでログレベルを設定します。

ログの説明を表 6-4 に示します。

**表 6-4** NetBackup のログクラウドストレージの場合

動作	OID	プロセス (Processes)
バックアップおよびリストア	該当なし	次の処理のメッセージがログファイルに表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <code>bpbrm</code>(Backup Restore Manager)。</li> <li>■ <code>bpdbm</code>(Database Manager)。</li> <li>■ <code>bpdm</code>(Disk Manager)。</li> <li>■ <code>bptm</code> (Tape Manager) の I/O 処理。</li> </ul> ログファイルは次のディレクトリに存在します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>UNIX</b> の場合: <code>/usr/opensv/netbackup/logs/</code></li> <li>■ <b>Windows</b> の場合: <code>install_path¥NetBackup¥logs¥</code></li> </ul>
バックアップおよびリストア	117	<code>nbjm</code> (Job Manager)
イメージのクリーンアップ、検証、インポートおよび複製	該当なし	<code>bpdbm</code> Database Manager のログファイル。 ログファイルは次のディレクトリに存在します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>UNIX</b> の場合: <code>/usr/opensv/netbackup/logs/bpdbm</code></li> <li>■ <b>Windows</b> の場合:  <code>install_path¥NetBackup¥logs¥bpdbm</code></li> </ul>
クラウドの接続操作	該当なし	<code>bpstsinfo</code> ユーティリティはクラウドストレージサーバーへの接続についての情報をログファイルに書き込みます。
クラウドのアカウントの構成	222	クラウドストレージのアカウントを作成するプロセスは <b>Remote Manager and Monitor Service</b> です。RMMS はメディアサーバー上で動作します。

動作	OID	プロセス (Processes)
Cloud Storage Service Container	該当なし	これは、バージョン 7.7.x から 8.1.2 のメディアサーバーにのみ該当します。  NetBackup Cloud Storage Service Container (nbcssc) では、次のディレクトリにログファイルが書き込まれます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Windows の場合: <code>install_path\Veritas\NetBackup\logs\NBCSSC</code></li> <li>■ UNIX の場合: <code>/usr/openv/netbackup/logs/nbcssc</code></li> </ul>
NetBackup Web 管理コンソール	495	NetBackup Web 管理コンソール (nbwmc) サービスは、次のディレクトリにログを書き込みます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Windows の場合: <code>install_path\Veritas\netbackup\logs\NBWebService</code></li> <li>■ UNIX の場合: <code>/usr/openv/logs/nbwebService</code></li> </ul>
NetBackup Service Layer	該当なし	NetBackup Service Layer (nbsl) サービスは、次のディレクトリにログを書き込みます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Windows の場合: <code>install_path\Veritas\netbackup\logs\NBSL</code></li> <li>■ UNIX の場合: <code>/usr/openv/logs/nbsl</code></li> </ul>
csconfig ユーティリティ	該当なし	NetBackup csconfig コマンドラインユーティリティは、次のディレクトリにログを書き込みます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Windows の場合: <code>install_path\Veritas\netbackup\logs\NBCSSC</code></li> <li>■ UNIX の場合: <code>/usr/openv/netbackup/logs/nbcssc</code></li> </ul>
クレデンシャルの構成	該当なし	tpconfig ユーティリティ。tpconfig コマンドは tpcommand ディレクトリにログファイルを書き込みます。
デバイスの構成	111	nbemm の処理
デバイスの構成	178	Enterprise Media Manager (EMM) プロセスで実行される Disk Service Manager プロセス。
デバイスの構成	202	Remote Manager and Monitor Service で動作するストレージサーバーインターフェースの処理。RMMS はメディアサーバー上で動作します。
デバイスの構成	230	Remote Manager and Monitor Service で動作する Remote Disk Service Manager (RDSM) インターフェース。RMMS はメディアサーバー上で動作します。

p.208 の「クラウドストレージの操作上の問題のトラブルシューティング」を参照してください。

## libcurl ログの有効化

cURL ログを有効にするには、ストレージサーバーのプロパティ `CLOUD_PREFIX:LOG_CURL` を YES に設定します。CLOUD\_PREFIX の値は各ストレージプロバイダの接頭辞の値です。指定可能な値は、次のとおりです。

AMZ	Amazon
AMZGOV	Amazon GovCloud
AZR	Microsoft Azure
CLD	Cloudian HyperStore
GOOG	Google Nearline
HT	Hitachi
ORAC	Oracle クラウド
SWSTK-SWIFT	SwiftStack (Swift)
VER	Verizon

たとえば、Amazon の LOG\_CURL を有効にするには、AMZ:LOG\_CURL を YES に設定します。

p.132 の「クラウドストレージサーバープロパティの変更」を参照してください。

## NetBackup 管理コンソールを開けない

これは、バージョン 7.7.x から 8.1.2 のメディアサーバーにのみ適用されます。

NetBackup CloudStore Service Container (nbcssc) が使用するポート番号を変更すると、NetBackup 管理コンソールが開かないことがあります。

次の場所で、ポート番号の値を 5637 に変更する必要があります。



CloudStore Service Container  
構成ファイル

CloudStore Service Container 構成ファイルは、次のディレクトリに存在します。

- UNIX の場合:  
/usr/opencv/java/cloudstorejava.conf
- Windows の場合:  
install\_path¥Veritas¥NetBackup¥bin¥cloudstorewin.conf

ポート番号は、構成ファイルで次のように定義されています。

```
[NBCSSC]
NBCSSC_PORT=5637
```

**メモ:** ポート 5637 は、クラウドストレージ用に構成されたメディアサーバーに対し、旧バージョンのメディアサーバーをサポートするために使用されます。すべての場所で、ポート番号の変更を行ってください。古いメディアサーバーが別のポートを使用している場合、マスターサーバーとの通信が失敗します。

オペレーティングシステムの  
services ファイル

services ファイルは次の場所にあります。

- Windows の場合:  
C:¥WINDOWS¥system32¥drivers¥etc¥services
- Linux の場合: /etc/services

クラウドマスターとして昇格したメディアサーバーの場合は、すべての場所でポート番号を同じにします。CloudStore Service Container 構成ファイルの値を変更した場合、services ファイルの値も変更してください。

p.202 の「[NetBackup CloudStore Service Container への接続が失敗する](#)」を参照してください。

## クラウドストレージの構成上の問題のトラブルシューティング

構成の問題のトラブルシューティングでは、次の項の情報が役に立つ場合があります。

p.202 の「[NetBackup の拡張性のあるストレージのホストプロパティを利用できない](#)」を参照してください。

p.202 の「[NetBackup CloudStore Service Container への接続が失敗する](#)」を参照してください。

p.204 の「[クラウドストレージのディスクプールを作成できない](#)」を参照してください。

p.205 の「[クラウドストレージを作成できません](#)」を参照してください。

p.200 の「[NetBackup 管理コンソールを開けない](#)」を参照してください。

p.206 の「クラウドストレージサーバーへのデータ転送が、SSL モードで失敗する」を参照してください。

p.206 の「Amazon GovCloud クラウドストレージの設定が非 SSL モードで失敗する」を参照してください。

p.206 の「Google Nearline ストレージからのデータリストアは失敗する可能性がある」を参照してください。

p.208 の「認証バージョン V2 でのストレージ領域のフェッチの失敗」を参照してください。

## NetBackup の拡張性のあるストレージのホストプロパティを利用できない

NetBackup CloudStore Service Container がアクティブでない場合は、[拡張性のあるストレージ (Scalable Storage)]のホストプロパティが利用不能になります。次の 2 つの現象のいずれかが起こる可能性があります。

- メディアサーバーの[拡張性のあるストレージ (Scalable Storage)]プロパティが利用不能です。
- ポップアップのボックスに、[拡張性のあるストレージの設定を取得できません (Unable to fetch Scalable Storage settings)]のメッセージが表示される場合があります。

NetBackup CloudStore Service Container が非アクティブになっている原因を判断して、問題を解決し、次にサービスコンテナを開始します。

p.214 の「NetBackup CloudStore Service Container の起動とシャットダウンのトラブルシューティング」を参照してください。

p.214 の「NetBackup CloudStore Service Container の停止と起動」を参照してください。

## NetBackup CloudStore Service Container への接続が失敗する

これは、バージョン 7.7.x から 8.1.2 のメディアサーバーにのみ該当します。

NetBackup クラウドストレージの `csconfig` 構成コマンドは、NetBackup CloudStore Service Container に対して接続を 3 回試み、各接続試行のタイムアウトは 60 秒です。NetBackup OpsCenter は、NetBackup CloudStore Service Container に接続して、レポート用のデータも取得します。

接続を確立することができない場合は、次の情報を確認してください。

- NetBackup CloudStore Service Container がアクティブある。
  - p.214 の「NetBackup CloudStore Service Container の起動とシャットダウンのトラブルシューティング」を参照してください。
  - p.214 の「NetBackup CloudStore Service Container の停止と起動」を参照してください。

- ファイアウォールが適切に設定されている。
- メディアサーバーがバージョン 8.0 以前の場合、NetBackup マスターサーバーで [8.0 以前のホストとの安全でない通信を有効にする (Enable insecure communication with 8.0 and earlier hosts)] オプションが選択されている。このオプションは、NetBackup 管理コンソールの [セキュリティ管理 (Security Management)]、[グローバルセキュリティ設定 (Global Security Settings)]、[安全な通信 (Secure Communication)] の順に選択したタブで利用できます。
- cacert.pem ファイルが、次の場所において NetBackup のマスターサーバー、メディアサーバーの両方に存在する。
  - UNIX/Linux の場合: /usr/opensv/var/webtruststore
  - Windows の場合: <install\_path>/var/webtruststore

cacert.pem ファイルがマスターサーバーまたはメディアサーバーに存在しない場合は、ホストで nbcertcmd -getCACertificate コマンドを実行してください。このコマンドを実行した後、そのホストで NetBackup CloudStore サービスコンテナを再起動してください。

コマンドの詳細については、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。

---

**メモ:** この cacert.pem ファイルに、NetBackup 認可サービスが生成する CA 証明書が含まれています。

---

- cacert.pem ファイルが NetBackup のマスターサーバーとメディアサーバーで同一のものである。
- セキュリティ証明書が次の場所に存在する。
  - UNIX/Linux の場合: /usr/opensv/var/vxss/credentials
  - Windows の場合: <install\_path>/var/vxss/credentials

セキュリティ証明書が存在しない場合は、マスターサーバーで bpnbaz -ProvisionCert を実行してください。このコマンドを実行した後、マスターサーバーとメディアサーバーで NetBackup CloudStore サービスコンテナを再起動してください。

p.113 の「ホスト名ベースの証明書の配備」を参照してください。
- NetBackup クラウドの構成をサポートしないオペレーティングシステム上でマスターサーバーを実行する場合は、メディアサーバー上の NetBackup CloudStore サービスコンテナをマスターサービスコンテナとして使用することを選択できます。これを行うには、すべてのクラウド対応メディアサーバー上の cloudstore.conf ファイルの CSSC\_MASTER\_NAME パラメータを、以前に選択したメディアサーバーの名前で更新します。ただし、他のメディアサーバーから nbcssc サービスのマスター構成として機能するメディアサーバーへの通信、およびその逆の通信は失敗します。このエラー

は、両方のメディアサーバーが、信頼できるホストが通信の要求を行ったかどうかを検証するために発生します。

**メモ:** nbcssc サービスのマスター構成として機能するメディアサーバーは NetBackup マスターサーバーと同じ NetBackup バージョンを実行する必要があります。

NetBackup がクラウドストレージでサポートするオペレーティングシステムについては、NetBackup オペレーティングシステム互換性一覧を参照してください。次の URL から入手できます。

<http://www.netbackup.com/compatibility>

p.105 の「NetBackup CloudStore Service Container について」を参照してください。

この問題を解決するには、クラウド構成をサポートしているメディアサーバーとマスターサーバーで認可されたホストエントリを追加します。

手順について詳しくは『NetBackup 管理者ガイド Vol. 1』の「サーバーリストへのサーバーの追加」の項を参照してください、

- メディアサーバーでは、証明書配備のセキュリティレベルが[最高 (Very High)]に設定されている場合、自動証明書配備が無効になります。すべての新しい証明書要求に認証トークンが必要になります。したがって、証明書を配備する前に認証トークンを作成する必要があります。

詳しい手順については、『NetBackup™ セキュリティおよび暗号化ガイド』の「認証トークンの作成」の項を参照してください。

## クラウドストレージのディスクプールを作成できない

次の表では、NetBackup にディスクプールを作成できない場合に考えられる解決策を説明しています。

表 6-5 ディスクプールを作成できない場合のソリューション

エラー	説明
The wizard is not able to obtain Storage Server information. Cannot connect on socket. (25)	<p>このエラーメッセージは[ディスクの構成ウィザード (Disk Configuration Wizard)]で表示されます。</p> <p>クラウドベンダーホストへの[ディスクの構成ウィザード (Disk Configuration Wizard)]の問い合わせがタイムアウトしました。ネットワークが遅いか、または多数のオブジェクト (たとえば、Amazon S3 のバケット) がある可能性があります。</p> <p>この問題を解決するためには、NetBackup nbdevconfig コマンドを使用してディスクプールを構成します。ウィザードとは異なり、nbdevconfig コマンドはコマンド応答時間を監視しません。</p> <p>コマンドについて詳しくは、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。</p>

## クラウドストレージを作成できません

NetBackup でクラウドストレージを作成できない場合は、次の点を確認してください。

- `cacert.pem` ファイルが、次の場所において NetBackup のマスターサーバー、メディアサーバーの両方に存在する。
  - UNIX/Linux の場合: `/usr/opensv/var/webtruststore`
  - Windows の場合: `<install_path>/var/webtruststore`バージョン 7.7.x から 8.1.2 のメディアサーバーに `cacert.pem` ファイルがない場合は、マスターサーバーで `nbcertcmd -getCACertificate` を実行します。このコマンドを実行した後、NetBackup CloudStore サービスコンテナを再起動してください。コマンドの詳細については、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。

---

**メモ:** この `cacert.pem` ファイルは NetBackup 固有のファイルです。このファイルには、NetBackup 認可サービスによって生成された CA 証明書が含まれています。

---

- `cacert.pem` ファイルが NetBackup のマスターサーバーおよびメディアサーバーで同一のものである。
- バージョン 7.7.x から 8.1.2 のメディアサーバーの場合、マシンの証明書は次の場所にあります。
  - UNIX/Linux の場合: `/usr/opensv/var/vxss/credentials`
  - Windows の場合: `<install_path>/var/vxss/credentials`セキュリティ証明書が存在しない場合は、マスターサーバーで `bpnbaz -ProvisionCert` を実行してください。このコマンドを実行した後、マスターサーバーおよびメディアサーバーで NetBackup CloudStore Service Container を再起動してください。

p.113 の「[ホスト名ベースの証明書の配備](#)」を参照してください。
- バージョン 7.7.x から 8.1.2 のメディアサーバーの場合、NetBackup CloudStore Service Container はアクティブです。

p.214 の「[NetBackup CloudStore Service Container の停止と起動](#)」を参照してください。
- メディアサーバーがバージョン 8.0 以前の場合、NetBackup マスターサーバーで [8.0 以前のホストとの安全でない通信を有効にする (Enable insecure communication with 8.0 and earlier hosts)] オプションが選択されている。このオプションは、NetBackup 管理コンソールの [セキュリティ管理 (Security Management)]、[グローバルセキュリティ設定 (Global Security Settings)]、[安全な通信 (Secure Communication)] の順に選択したタブで利用できます。

- メディアサーバーでは、証明書配備のセキュリティレベルが[最高 (Very High)]に設定されている場合、自動証明書配備が無効になります。すべての新しい証明書要求に認証トークンが必要になります。したがって、証明書を配備する前に認証トークンを作成する必要があります。  
詳しい手順については、『NetBackup™ セキュリティおよび暗号化ガイド』の「認証トークンの作成」の項を参照してください。

## クラウドストレージサーバーへのデータ転送が、SSL モードで失敗する

NetBackup は、SSL モードでのクラウドストレージとの通信時に、認証局 (CA) によって署名された証明書のみをサポートします。クラウドサーバー (パブリックまたはプライベート) に CA による署名付き証明書があることを確認します。CA によって署名された証明書がない場合は、SSL モードでの NetBackup とクラウドプロバイダ間のデータ転送が失敗します。

## Amazon GovCloud クラウドストレージの設定が非 SSL モードで失敗する

Amazon GovCloud クラウドプロバイダ (s3-fips-us-gov-west-1.amazonaws.com) の FIPS 領域では、セキュアモードの通信のみをサポートします。このため、FIPS 領域を持つ Amazon GovCloud クラウドストレージを設定するときに [SSL を使用する (Use SSL)] オプションを無効にすると、設定は失敗します。

SSL モードを再度有効にするには、`-us` パラメータ付きで `csconfig` コマンドを実行して、SSL の値を「2」に設定します。

コマンドの詳しい説明については、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。

## Google Nearline ストレージからのデータリストアは失敗する場合があります

Google Nearline ストレージからのデータリストアは、NetBackup の `READ_BUFFER_SIZE` が割り当て済み読み込みスループットより大きな値に設定されている場合、失敗する可能性があります。Google は、Google Nearline ストレージクラスに格納されているデータの総合サイズに基づいて読み取りスループットを割り当てます。

---

**メモ:** `READ_BUFFER_SIZE` のデフォルト値は 100 MB です。

---

Google Nearline からのデータのリストアが失敗した後、NetBackup `bptm` ログに次のエラーが記録されます。

```
HTTP status: 429, Retry type: RETRY_EXHAUSTED
```

Google では、場所別に Google Nearline ストレージクラスに格納される TB データ単位の読み取りスループットを 4 MB/s としています。Google が割り当てる読み取りスループットに合わせるには、NetBackup の READ\_BUFFER\_SIZE 値を変更する必要があります。

たとえば、Google Nearline ストレージクラスに格納したデータが 5 TB である場合、READ\_BUFFER\_SIZE 値は、割り当て済み読み取りスループットである 20 MB になるように変更する必要があります。

詳しくは、Google ガイドラインを参照してください。

<https://cloud.google.com/storage/docs/nearline?hl=en>

p.132 の「クラウドストレージサーバープロパティの変更」を参照してください。

p.139 の「NetBackup クラウドストレージサーバーの接続プロパティ」を参照してください。

## フランクフルト地域でクラウドストレージ構成のバックアップが失敗することがある

NetBackup 7.7.1 以降のバージョンでは、フランクフルト地域を使ったクラウドストレージの構成をサポートしています。7.7.1 より前のバージョンの NetBackup メディアサーバーは、フランクフルト地域を使ったクラウドストレージの構成をサポートしていません。

クラウドバックアップは、次のシナリオで失敗することがあります。

NetBackup 7.7.1 より前のメディアサーバーでクラウドストレージサーバーを構成しました。既存のバケットを使ってフランクフルト地域でディスクプールを作成しました。

このようなクラウドバックアップのエラーを避けるには、フランクフルト地域を使ってクラウドストレージを構成する際に、クラウドメディアサーバーが NetBackup 7.7.1 以降のバージョンであることを確認します。

## クラウド圧縮オプションを使うクラウドストレージ構成のバックアップが失敗することがある

NetBackup クラウドデータ圧縮オプションでは、クラウドストレージ構成に関連付けられているすべてのクラウドメディアサーバーが NetBackup 7.7.3 以降である必要があります。

クラウドバックアップは、次のようなクラウド圧縮のシナリオで失敗することがあります。

圧縮オプションを有効にし、互換性があるメディアサーバーを使って NetBackup 管理コンソールまたはコマンドラインインターフェースでクラウドストレージサーバーを構成しました。次に、コマンドラインインターフェースを使って同じクラウド構成に NetBackup 7.7.3 より古いバージョンのメディアサーバーを追加します。

このようなクラウドバックアップのエラーを避けるには、圧縮オプションがあるクラウドストレージ構成に追加するすべてのメディアサーバーが、**NetBackup 7.7.3** 以降のバージョンであることを確認します。

## 認証バージョン V2 でのストレージ領域のフェッチの失敗

認証バージョン V2 を使用する際にストレージ領域のフェッチがポップアップエラー `Unable to process request (228)` で失敗する場合、次のトラブルシューティング手順を実行します。

`nbsl` および `nbwmc` サービスが起動して実行中であることを確認します。

`nblog.conf` ファイルで `nbwmc` ログを有効にし、詳細度を最高レベルに増やします。領域のフェッチを再試行します。

p.108 の「[NetBackup cloudstore.conf 設定ファイル](#)」を参照してください。

問題が解決しない場合は、`csconfig` ログで `cURL` エラーを検索します。`cURL` エラーコードにより、問題の根本原因を判断できます。

不正な構成シナリオの例を次に示します。

- `cURL` エラーで、無効な認証が問題の原因であると示されている場合は、`identity API` バージョン 2 のエンドポイント (`v2.0/tokens`) が認証に使われていることを確認します。  
たとえば、`https://mycloud.xyz.com:5000` の代わりに  
`http://mycloud.xyz.com.com:5000/v2.0/tokens` が認証で使われている必要があります。
- `cURL` エラーで、`CA` 以外によって署名された証明書が問題の原因であると示されている場合、`authentication` と `storage endpoint` (これらが個別にホストされている場合) の `cacert.pem` に自己署名の証明書を追加します。

## クラウドストレージの操作上の問題のトラブルシューティング

操作上の問題のトラブルシューティングでは、次の項の情報が役に立つ場合があります。

p.202 の「[NetBackup の拡張性のあるストレージのホストプロパティを利用できない](#)」を参照してください。

p.209 の「[クラウドストレージバックアップが失敗する](#)」を参照してください。

p.214 の「[nbcssc \(レガシーメディアサーバー\)、nbwmc、nbsl のプロセスを再起動するとすべての cloudstore.conf 設定が元に戻される](#)」を参照してください。

p.214 の「[NetBackup CloudStore Service Container の起動とシャットダウンのトラブルシューティング](#)」を参照してください。



p.200 の「[NetBackup 管理コンソールを開けない](#)」を参照してください。

## クラウドストレージバックアップが失敗する

次のトピックを参照してください。

- 「[アクセラレータバックアップの失敗](#)」
- 「[WRITE\\_BUFFER\\_SIZE を大きくした後にバックアップが失敗する](#)」
- 「[ストレージボリュームがクラウドベンダーインターフェースによって作成された](#)」
- 「[NetBackup CloudStore Service Container が非アクティブ](#)」
- 「[\[\[任意のメディアサーバーを使用 \(Use any available media server\)\] オプションが選択されているとバックアップが失敗することがあります。](#)」
- 「[エラーコード 83 またはエラーコード 2106 が表示され、クラウドバックアップとリストアの操作が失敗します。](#)」
- 「[証明書の問題のため、クラウドストレージのバックアップに失敗します。](#)」
- 「[Amazon S3 対応クラウドストレージへのバックアップジョブが状態コード 41 で失敗する](#)」

### アクセラレータバックアップの失敗

次のようなメッセージがジョブの詳細に表示されます。

```
Critical bptm(pid=28291) accelerator verification failed: backupid=  
    host_name_1373526632, offset=3584, length=141976576, error=  
    2060022, error message: software error  
Critical bptm(pid=28291) image write failed: error 2060022: software  
  
error  
Error bptm(pid=28291) cannot write image to disk, Invalid argument  
end  
  
writing; write time: 0:02:31  
Info bptm(pid=28291) EXITING with status 84  
Info bpbkar(pid=6044) done. status: 84: media write error media write  
  
error(84)
```

このエラーは、複数のクラウドストレージサーバーがある環境で発生します。このエラーは、あるクラウドストレージサーバーに宛てられたクライアントの **NetBackup** アクセラレータのバックアップがその後に別のクラウドストレージサーバーに宛てられたことを示します。クラウドストレージへのアクセラレータバックアップに対しては、次のことを確認します。

- 各クライアントを常に同じストレージサーバーにバックアップします。他のストレージサーバーが同じクラウドストレージベンダーのストレージである場合にもそうしてください。
- クライアントのバックアップに常に同じバックアップポリシーを使用し、ポリシーのストレージ宛先を変更しないでください。

## WRITE\_BUFFER\_SIZE を大きくした後にバックアップが失敗する

クラウドのストレージサーバーの `WRITE_BUFFER_SIZE` プロパティがコンピュータの総スワップ領域を超えると、バックアップが状態 **84** で失敗する場合があります。

この問題を解決するために、`WRITE_BUFFER_SIZE` のサイズをコンピュータの総スワップ領域より小さい値に調整します。

## ストレージボリュームがクラウドベンダーインターフェースによって作成された

次のようなメッセージがジョブの詳細に表示されます。

```
Info bptm(pid=xxx) start backup
Critical bptm(pid=xxxx) image open failed: error 2060029:
authorization
failure
Error bpbrm(pid=xxxx) from client gabby: ERR - Cannot write to STDOUT.
E
rrno = 32: Broken pipe
Info bptm(pid=xxxx) EXITING with status 84
```

次のようなメッセージが `bptm` ログファイルに表示されます。

```
Container container_name is not Veritas container or tag data error,
fail to create image. Please make sure that the LSU is created by
means of NBU.
```

このエラーは、ボリュームがクラウドストレージベンダーのインターフェースを使って作成されたことを示します。

**NetBackup** の [ディスクプールの構成ウィザード (**Disk Pool Configuration Wizard**)] を使ってクラウドストレージのボリュームを作成する必要があります。ウィザードはボリュームに必要なパートナー ID を適用します。ベンダーのインターフェースを使ってコンテナを作成する場合、パートナー ID は適用されません。

問題を解決するには、クラウドストレージベンダーのインターフェースを使ってコンテナを削除します。**NetBackup** でディスクプールを削除し、[ディスクプールの構成ウィザード (**Disk Pool Configuration Wizard**)] を使ってディスクプールを再作成します。

p.180 の「[クラウドストレージジョブの詳細表示](#)」を参照してください。

p.197 の「[NetBackup クラウドストレージログファイル](#)」を参照してください。

## NetBackup CloudStore Service Container が非アクティブ

これは、バージョン 7.7.x から 8.1.2 のメディアサーバーにのみ該当します。

NetBackup CloudStore Service Container が非アクティブの場合は、バックアップをクラウドストレージに送信できません。

NetBackup では、NetBackup コマンドを使って NetBackup クラウドストレージを構成するときに、CloudStore Service Container がアクティブであるかどうかを確認されません。したがって、このような状況で開始したバックアップは失敗します。

p.214 の「[NetBackup CloudStore Service Container の起動とシャットダウンのトラブルシューティング](#)」を参照してください。

## [任意のメディアサーバーを使用 (Use any available media server)] オプションが選択されているとバックアップが失敗することがあります。

クラウドストレージサーバーの構成中に、メディアサーバーとマスターサーバーが同じバージョンになっていることを確認する必要があります。

---

**メモ:** この制限は、既存のクラウドストレージサーバーには適用されません。

---

クラウドバックアップは、次のシナリオで失敗することがあります。

ストレージユニットの構成中に[任意のメディアサーバーを使用 (Use any available media server)]を選択し、クラウドストレージの構成中に NetBackup がマスターサーバーのバージョンと異なるメディアサーバーのバージョンを使っている場合。

この問題を解決するには、次を実行します。

ストレージユニットの構成中に[次のメディアサーバーのみを使用 (Only use the following media servers)]を選択し、[メディアサーバー (Media Servers)] ペインで、マスターサーバーと同じバージョンのメディアサーバーを選択します。

## エラーコード 83 またはエラーコード 2106 が表示され、クラウドバックアップとリストアの操作が失敗します。

次のいずれかの理由により、エラーコード 83 またはエラーコード 2106 が表示され、クラウドバックアップとリストアの操作が失敗する場合があります。

- メディアサーバーの日付と時刻の設定がずれています (GMT/UTC 時間と同期していません)。
- ストレージサーバーの指定されたクレデンシャルが正しくありません。

次の手順を実行します。

メディアサーバーの日付と時刻の設定を変更して、GMT/UTC 時間と同期するようにします。

ストレージサーバーのクレデンシャルを更新します。tpconfig コマンドを使用して、クレデンシャルを更新します。詳しくは、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。

## 証明書の問題のため、クラウドストレージのバックアップに失敗します。

証明書の問題のためにクラウドストレージのバックアップに失敗する場合、次のことを確認します。

- cacert.pem ファイルが、次の場所において NetBackup のマスターサーバー、メディアサーバーの両方に存在する。
  - UNIX/Linux の場合: /usr/opensv/var/webtruststore
  - Windows の場合: <install\_path>/var/webtruststoreバージョン 7.7.x から 8.1.2 のメディアサーバーの場合、cacert.pem ファイルがない場合は、マスターサーバーで nbcertcmd -getCACertificate を実行します。このコマンドを実行した後、NetBackup CloudStore サービスコンテナを再起動してください。  
コマンドの詳細については、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。

---

**メモ:** この cacert.pem ファイルは NetBackup 固有のファイルです。このファイルには、NetBackup 認可サービスによって生成された CA 証明書が含まれています。

---

- cacert.pem ファイルが NetBackup のマスターサーバーおよびメディアサーバーで同一のものである。
- バージョン 7.7.x から 8.1.2 のメディアサーバーの場合、マシンの証明書は次の場所にあります。
  - UNIX/Linux の場合: /usr/opensv/var/vxss/credentials
  - Windows の場合: <install\_path>/var/vxss/credentialsセキュリティ証明書が存在しない場合は、マスターサーバーで bpnbaz -ProvisionCert を実行してください。このコマンドを実行した後、マスターサーバーおよびメディアサーバーで NetBackup CloudStore Service Container を再起動してください。  
p.113 の「[ホスト名ベースの証明書の配備](#)」を参照してください。
- バージョン 7.7.x から 8.1.2 のメディアサーバーの場合、NetBackup CloudStore Service Container はアクティブです。

p.214 の「[NetBackup CloudStore Service Container の停止と起動](#)」を参照してください。

- メディアサーバーがバージョン 8.0 以前の場合、NetBackup マスターサーバーで [8.0 以前のホストとの安全でない通信を有効にする (Enable insecure communication with 8.0 and earlier hosts)] オプションが選択されている。このオプションは、NetBackup 管理コンソールの [セキュリティ管理 (Security Management)]、[グローバルセキュリティ設定 (Global Security Settings)]、[安全な通信 (Secure Communication)] の順に選択したタブで利用できます。
- メディアサーバーでは、証明書配備のセキュリティレベルが [最高 (Very High)] に設定されている場合、自動証明書配備が無効になります。すべての新しい証明書要求に認証トークンが必要になります。したがって、証明書を配備する前に認証トークンを作成する必要があります。  
詳しい手順については、『NetBackup™ セキュリティおよび暗号化ガイド』の「認証トークンの作成」の項を参照してください。

## Amazon S3 対応クラウドストレージへのバックアップジョブが状態コード 41 で失敗する

NetBackup は利用可能な最大の帯域幅を使用し、相応の要求をプッシュしますが、Amazon S3 対応クラウドが多数の要求を処理できません。

クラウドベンダーは要求の速度を低下させる 503 エラーを返し、バックアップジョブは次のエラーで失敗します。

- メディアサーバーで bptm は次のログを記録します。  

```
bptm:4940:<media_server_name>: AmzResiliency:
AmzResiliency::getRetryType cURL error: 0, multi cURL error: 0,
HTTP status: 503, XML response: SlowDown, RetryType:
RETRY_EXHAUSTED
```
- メディアサーバーで bpbrm は次のログを記録します。  

```
bpbrm Exit: client backup EXIT STATUS 41: network connection timed
out
```

この問題は、NetBackup とクラウドストレージ間で高帯域幅が利用可能な場合にのみ発生します。

トラブルシューティングするには、次のいずれかを実行します。

- 帯域幅の調整を構成して要求の数を減らします。  
p.139 の「[NetBackup クラウドストレージサーバーの接続プロパティ](#)」を参照してください。
- 読み取り/書き込みバッファの数を減らします。  
p.135 の「[NetBackup クラウドストレージサーバー帯域幅スロットルのプロパティ](#)」を参照してください。

- クラウドベンダーに問い合わせることで並列要求の上限の数を増やします。これには追加のコストが発生する可能性があります。

## NetBackup CloudStore Service Container の停止と起動

これは、バージョン 7.7.x から 8.1.2 のメディアサーバーにのみ該当します。

NetBackup 管理コンソールを使って NetBackup CloudStore サービスコンテナ (nbcssc) サービスを停止、起動します。

p.105 の「[NetBackup CloudStore Service Container について](#)」を参照してください。

p.214 の「[NetBackup CloudStore Service Container の起動とシャットダウンのトラブルシューティング](#)」を参照してください。

### CloudStore サービスコンテナを起動または停止する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[NetBackup 管理 (Administration)]>[アクティビティモニター (Activity Monitor)]を展開します。
- 2 [デーモン (Daemons)]タブ (UNIX) または[サービス (Services)]タブ (Windows) をクリックします。
- 3 [詳細 (Details)]ペインで、nbcssc (UNIX、Linux) または[NetBackup CloudStore サービスコンテナ (CloudStore Service Container)](Windows) を選択します。
- 4 [処理 (Actions)]メニューで、[選択されたデータベースの停止 (Stop Selected)]または[選択されたデータベースの起動 (Start Selected)](Windows) または[デーモンの停止 (Stop Daemon)]または[デーモンの起動 (Start Daemon)](UNIX) を選択します。

## nbcssc (レガシーメディアサーバー)、nbwmc、nbsl のプロセスを再起動するとすべての cloudstore.conf 設定が元に戻される

欠落エントリとコメントは、cloudstore.conf ファイルでは使用できません。

cloudstore.conf ファイルの値を削除またはコメントアウトすると、メディアサーバーで nbcssc (古いメディアサーバー)、nbwmc、nbsl のプロセスを再起動した場合にすべての設定がデフォルト値に戻ります。

## NetBackup CloudStore Service Container の起動とシャットダウンのトラブルシューティング

これは、バージョン 7.7.x から 8.1.2 のメディアサーバーにのみ適用されます。

次のトピックを参照してください。

- 「[プロビジョニングされていないセキュリティ証明書](#)」
- 「[サービスがアクティブなときにセキュリティモードが変更された](#)」

## プロビジョニングされていないセキュリティ証明書

クラウドストレージに使う NetBackup メディアサーバーでは、プロビジョニングされたセキュリティ証明書が必要です。そうでない場合は、CloudStore Service Container は開始できません。証明書が存在することを確認します。

p.106 の「[NetBackup CloudStore Service Container のセキュリティ証明書](#)」を参照してください。

NetBackup 7.7 から 8.1.2 証明書が存在しない場合は、NetBackup マスターサーバーから 1 つ作成します。

p.106 の「[NetBackup CloudStore Service Container のセキュリティ証明書](#)」を参照してください。

## サービスがアクティブなときにセキュリティモードが変更された

サービスがアクティブの間に、NetBackup CloudStore サービスコンテナのセキュリティモードを変更しないでください。サービスがアクティブの間にセキュリティモードが変わると、サービスの起動またはシャットダウンで問題が発生する場合があります。開始時と同じモードでサービスを停止してください。

p.108 の「[NetBackup CloudStore Service Container のセキュリティモード](#)」を参照してください。

p.214 の「[NetBackup CloudStore Service Container の停止と起動](#)」を参照してください。

## GLACIER リストアジョブのキャンセル後に bptm プロセスの終了に時間がかかる

GLACIER にあるイメージのリストアジョブをキャンセルした後で、UNIX メディアサーバーで Amazon GLACIER をリストアすると、bptm プロセスが終了するのに約 4 時間かかります。

### 回避策

プロセスを手動で強制終了する必要があります。

## Amazon Glacier Vault のイメージクリーンアップエラーの処理

このトピックでは、Vault ロックポリシーが Vault に適用されているときに、Amazon Glacier Vault のイメージクリーンアップエラーを処理する方法について説明します。NetBackup ポリシーに設定されている保持期間が、Amazon Glacier Vault ストレージユニットに適用されている Vault ロックポリシーによって強制される期間よりも短い場合に、イメージクリーンアップは失敗します。

イメージのエラーをクリーンアップするには、  
[https://isearch.veritas.com/internal-search/en\\_US/article.100042245.html](https://isearch.veritas.com/internal-search/en_US/article.100042245.html) を参照してください。

## 孤立したアーカイブの手動によるクリーンアップ

メタデータオブジェクトが存在しないために、Amazon Glacier Vault の孤立したイメージをクリーンアップできない場合があります。メタデータオブジェクトには、データオブジェクトと NetBackup イメージ間のマッピング情報が含まれています。

Amazon Glacier Vault の孤立したアーカイブを手動でクリーンアップするには、  
[https://isearch.veritas.com/internal-search/en\\_US/article.100042314.html](https://isearch.veritas.com/internal-search/en_US/article.100042314.html) を参照してください。

## Amazon Glacier Vault からのリストアが 1 つのフラグメントで 24 時間より長くなる

---

**メモ:** このセクションは、CloudCatalyst には該当せず、CloudCatalyst 以外のストレージサーバーのみに該当します。

---

Amazon Glacier Vault に保存されたアーカイブが取得されると、その後ダウンロードできるのは 24 時間だけです。NetBackup リストアジョブ (Amazon Glacier Vault に存在するイメージ用) の 1 つのフラグメントのダウンロードに 24 時間よりも長い時間がかかる場合、イメージの読み込み中にリストアジョブが失敗する可能性があります。たとえば、フラグメントサイズが 512 GB でリストア速度が 50 Mbps 未満の場合、リストアは失敗します。

このような状況から回復するには、次のいずれかの操作を行います。

- チェックポイントのリストアを使用します。
- 残りのファイルのリストアを開始します。
- フラグメントサイズを小さくして、イメージを複製します。

## GLACIER\_VAULT からのリストアが Oracle データベースで 24 時間より長くなる

Oracle でのリストアジョブは、まずデータファイルがリストアされ (データファイルごとに 1 つのジョブ)、次にデータファイルに関連付けられているアーカイブログの各セット (ログのセットごとに 1 つのリストアジョブ) がリストアされるようになっています。これにより、Oracle リストアジョブでは、5 つのリストアジョブが連続して実行されることとなります (1 つのリストアジョブが終了すると、次のジョブが自動的に開始される)。Amazon Glacier クラウドストレージの Vault にデータが含まれるすべての新しいリストアジョブでは、データをオンブ



レミスに移すためのデータ取得に最短で 4 時間が必要になります。このため、Oracle データファイルのリストアジョブの実行に、24 時間以上かかることになります。

リカバリを実行するための、2 つのオプションがあります。

## NetBackup for Oracle リカバリウィザードの使用

[リストアリカバリの並列ストリーム数 (Number of parallel streams for restore and recover)]を、必要なバックアップ要求の数まで増やします。例: 10. Oracle RMAN は必要な数のストリームのみを使用するため、この数値には大きな数を設定できます。

『NetBackup for Oracle 管理者ガイド』で、NetBackup for Oracle のリストアに関する説明を参照してください。

## RMAN テンプレートの使用

この手順は、前述の方法よりも長い時間がかかります。

1. リカバリ手順 (アーカイブログのリストア) に必要なログシーケンスとスレッド数を確認します。これは、Oracle を確認するか、バックアップジョブを確認するとわかります。
2. RMAN スクリプトを作成し、アーカイブログのリストアを実行するために必要なチャンネル数を割り当てます。

たとえば、8 個のチャンネルが割り当てられていて、リストアされたシーケンス番号が 1373 から 1380 の「run」ブロックについて考えます。

```
RMAN> run

{ allocate channel ch00 type 'SBT_TAPE' PARMS
'SBT_LIBRARY=/bp/bin/libobk.so64';

allocate channel ch01 type 'SBT_TAPE' PARMS
'SBT_LIBRARY=/bp/bin/libobk.so64';

allocate channel ch02 type 'SBT_TAPE' PARMS
'SBT_LIBRARY=/bp/bin/libobk.so64';

allocate channel ch03 type 'SBT_TAPE' PARMS
'SBT_LIBRARY=/bp/bin/libobk.so64';

allocate channel ch04 type 'SBT_TAPE' PARMS
'SBT_LIBRARY=/bp/bin/libobk.so64';

allocate channel ch05 type 'SBT_TAPE' PARMS
'SBT_LIBRARY=/bp/bin/libobk.so64';

allocate channel ch06 type 'SBT_TAPE' PARMS
'SBT_LIBRARY=/bp/bin/libobk.so64';

allocate channel ch07 type 'SBT_TAPE' PARMS
'SBT_LIBRARY=/bp/bin/libobk.so64';
```

シーケンス 1373 スレッド 1 からシーケンス 1380 スレッド 1 までアーカイブログをリストアします。

```
release channel ch00;  
  
release channel ch01;  
  
release channel ch02;  
  
release channel ch03;  
  
release channel ch04;  
  
release channel ch05;  
  
release channel ch06;  
  
release channel ch07;  
  
}
```

3. **NetBackup for Oracle** クライアントを使用して、**NetBackup** のバックアップ、アーカイブ、リストアインターフェースを起動するか、別のスクリプトを作成してデータファイルをリストアします。複数のデータファイルをリストアしているときに、各データファイルが異なるイメージに含まれる場合は、ストリームの数を増やす必要があることがあります。
4. データファイルとアーカイブログのリストアを開始し、並行して実行します。
5. **NetBackup** のバックアップ、アーカイブ、リストアインターフェースか、別のスクリプトを使用して、データベースまたはデータファイルのリカバリを実行します。

『**NetBackup for Oracle** 管理者ガイド』を参照してください。


## Amazon IAM アクセス権がないために発生するエラーのトラブルシューティング

**NetBackup** クラウド構成に指定された **AWS** クレデンシャルに **S3** または **Glacier** に関連するアクセス権がない場合、構成、バックアップ、リストアのさまざまな段階でエラーが表示される場合があります。

いくつかのエラーメッセージは、説明が明確で **NetBackup** 管理者コンソールで識別できますが、曖昧なメッセージもあります。

**Amazon** では、`AccessDeniedException` のエラーメッセージが表示されます。このエラーメッセージを解釈するには、ログファイルを調べて、不足しているアクセス権を確認する必要があります。

- **List Vault** または **List Bucket** のアクセス権 (`glacier:ListVaults`) がない場合。次のエラーが表示されます。




このエラーは、ストレージサーバーの作成中に発生します。CLI を使用している場合は、クレデンシャルを追加するための `tpcommand` が失敗します。

`tpcommand` のログで、次に示すような **AccessDeniedException** を確認します。

amazon: Json:

```
{ "code": "AccessDeniedException", "type": "Client", "message": "User:
arn:aws:iam::326221795898:user/ReadOnly_user is not authorized to
perform: glacier:ListVaults on resource:
arn:aws:glacier:ap-south-1:326221795898:vaults/" } 16:17:52.139
[7388.4424] <2> magmavm1.abc.xyz.qwe.com: AmzVaultApi:
json_string({"code": "AccessDeniedException", "type": "Client", "message": "User:
arn:aws:iam::326221795898:user/ReadOnly_user is not authorized to
perform: glacier:ListVaults on resource:
arn:aws:glacier:ap-south-1:326221795898:vaults/" }) 16:17:52.139
[7388.4424] <16> magmavm1.abc.xyz.qwe.com:
```


- **Create Vault** または **Create Bucket** のアクセス権 (`glacier:CreateVault` または `glacier:DescribeVault`) がない場合。  
 次のエラーが表示されます。



このエラーは、NetBackup 管理者コンソールを使用したディスクプールの作成中に発生します。CLI を使用している場合は、nbdevconfig コマンドが失敗します。nbrrms のログで、次に示すような AccessDeniedException を確認します。

```
amazon_raw:: AmzVaultApi: Error: server error code
AccessDeniedException, User:
arn:aws:iam::326221795898:user/ReadOnly_user is not authorized to
perform: glacier:CreateVault on resource:
arn:aws:glacier:ap-south-1:326221795898:vaults/fail-to-create,
httpcode [403] returning [2060037],11:STS Service,1Post Archive
or S3 Object permission missing - backup will fail in activity
monitor.
```

- アーカイブアップロードのアクセス権 (glacier:UploadArchive) がない場合。次のエラーが表示されます。




このエラーは、アーカイブのバックアップ中に発生します。バックアップジョブは、アクセス権のエラーで失敗します。

詳しくは、次に示すような bptm のログを確認します。

```
"code": "AccessDeniedException", "type": "Client", "message": "User:
arn:aws:iam::3234415151:user/XYZ is not authorized to perform:
glacier:UploadArchive on resource: LSTR-gtwy-00076 (debug) .
```

- アーカイブ後にジョブを取得するアクセス権 (glacier:InitiateJob) がない場合。次のエラーが表示されます。




このエラーは、リストアを開始した後に発生します。  
詳しくは、次に示すような bptm のログを確認します。

```

"code": "AccessDeniedException", "type": "Client", "message": "User:
arn:aws:iam::3234415151:user/XYZ is not authorized to perform:
glacier:InitiateJob on resource: LSTR-gtwy-00076 (debug) .
    
```

- **Retrieve Archive** または **Retrieve Object** のアクセス権 (glacier:GetJobOutput) がない場合。  
次のエラーが表示されます。




このアクセス権がないと、ジョブをポストした後に NetBackup がアーカイブをダウンロードできない場合に、リストアジョブが未完了の状態になります。

詳しくは、次に示すような bptm のログを確認します。

```
"code": "AccessDeniedException", "type": "Client", "message": "User:
arn:aws:iam::3234415151:user/XYZ is not authorized to perform:
glacier:GetJobOutput on resource: LSTR-gtwy-00076 (debug).
```

- Delete Archive または Delete Object のアクセス権 (glacier:DeleteArchive) が  
ない場合。  
次のエラーが表示されます。



このアクセス権がないと、イメージのクリーンアップまたはイメージの有効期限の処理が失敗します。

詳しくは、次に示すような bpdm のログを確認します。

```
"code": "AccessDeniedException", "type": "Client", "message": "User:
arn:aws:iam::3234415151:user/XYZ is not authorized to perform:
glacier:DeleteArchive on resource: LSTR-gtwy-00076 (debug) .
```

## リストアジョブの開始時刻がバックアップジョブの終了時刻と重なるとリストアジョブが失敗する

バックアップジョブが完了してから数秒以内にリストアジョブを開始すると、リストアジョブは次のエラーで失敗します。

```
Standard policy restore error
```

このようなシナリオでは、クラウドプロバイダがリストアの実行に必要なパラメータを更新する時間を必要とするため、リストアジョブは失敗します。したがって、リストアは、バックアップジョブが完了してから数分後に実行してください。

## Azure アーカイブからのリストアの後処理が失敗する

Azure アーカイブからのリストアの後処理が失敗すると、blob はリストア後にホット層からアーカイブ層に移動されません。



ホット層からアーカイブ層に **blob** を移動するには、次の手順に従います。

- **blob** の一覧表示操作を使用して、接頭辞が **REHYDRATE\_PENDING** の **blob** 一覧を取得します。**REHYDRATE\_PENDING/<image\_name>** という形式の **blob** 名が返されます。
- 接頭辞 **<image\_name>/** で **blob** を検索し、接頭辞の後が整数形式になっている **blob** 名でフィルタ処理します。  
次に例を示します。  
**imagename\_1544519515\_C1\_F1** というイメージ名があるとします  
後処理に選択される **blob - imagename\_1544519515\_C1\_F1/21**  
選択されない **blob - imagename\_1544519515\_C1\_F1/imagename\_1544519515/0**
- 上に示す手順で返される **blob** のアクセス層をホットアクセス層からアーカイブアクセス層に変更するには、**blob** で **blob** 層設定操作を使用します。

---

**メモ:** **META\_BLOCK\_MAP\_FILE** と **META\_IMAGE\_PROPERTIES**、および **blob** はアーカイブ層に移動しないでください。

---

- **blob** をアーカイブアクセス層に正常に移動したら、**blob** 削除操作を使用して、接頭辞が **REHYDRATE\_PENDING** の **blob** を削除します。

## Amazon Snowball および Amazon Snowball Edge の問題のトラブルシューティング

### ディスクプールの作成に失敗する

クラウドストレージプロパティを Amazon Snowball エンドポイントに変更すると、ディスクプールの作成が失敗します。次のエラーが発生します。

No Volumes found.

トラブルシューティングするには:

**OFFLINE\_TRANSFER\_MODE** ストレージサーバープロパティが **PROVIDER\_API** に設定されていることを確認します。

### リストアが失敗する

リストアが次のエラーで失敗します。

The specified key does not exist.

リストアするイメージが正常にクラウドにインポートされませんでした。クラウドへのイメージ複製操作を再実行し、リストアを実行します。

bpduplicate コマンドを実行します。『[NetBackup コマンドリファレンスガイド](#)』を参照してください。

## クラウドへのインポートが失敗する

CloudCatalyst メディアサーバーの場合は、NetBackup からデバイスに再度データをバックアップし、インポートを実行します。

非 CloudCatalyst メディアサーバーの場合は、そのイメージに対するクラウドへのイメージ複製操作を実行します。bpduplicate コマンドを使用します。『[NetBackup コマンドリファレンスガイド](#)』を参照してください。

その他の問題については、構成が適切に行われていることを確認します。「[NetBackup with Amazon Snowball and Snowball Edge Configuration Checks](#)」テクニカルノート  
を参照してください。 [https://www.veritas.com/support/en\\_US/article.100045015](https://www.veritas.com/support/en_US/article.100045015)

## 記号

インデックスマーカーを 1 つ以上追加する 91  
 カタログ

クラウド構成ファイル 13

クラウド

ストレージユニットのプロパティ 162

クラウドのディスクプール

プロパティの変更 171

クラウドのマスターホスト 124

クラウドストレージ

Amazon S3 の API 形式 16

Microsoft Azure API 形式 70

OpenStack Swift の API 形式 79

構成 92

クラウドストレージを構成する 92

クラウドストレージインスタンス

削除 103、105

変更 103

管理 103

追加 102

クラウドストレージサーバー

CloudCatalyst 147

の暗号化プロパティ 148

プロパティ 134

プロパティの変更 132

接続のプロパティ 139

[帯域幅 (Bandwidth)]プロパティ 135

クラウドストレージプロパティ

削除 103

変更 103

管理 103

クラウドストレージホストのプロパティ 100

クラウド構成ファイル 13

ストレージサーバー

について 120

クラウドのプロパティの変更 132

ストレージサーバー (storage server)。「クラウドストレージサーバー」を参照

ストレージユニット

クラウドのプロパティ 162

重複排除用の構成 161

ストレージユニット名 (Storage unit name) 163

ストレージユニット形式 (Storage unit type) 163

スロットル調整データ転送速度 96

セキュリティ証明書

クラウドストレージの場合 106

ディスク形式 (Disk Type) 163

バックアップが失敗する

WRITE\_BUFFER\_SIZE を大きくした後に 210

バックアップの失敗

NetBackup CloudStore Service Container が非アクティブ 211

アクセラレータバックアップの失敗 209

ストレージボリュームがクラウドベンダーインターフェースによって作成された 210

[任意のメディアサーバーを使用 (Use any available media server)]オプション 211

プライベートクラウド

Amazon S3 対応クラウドプロバイダ 31

プロパティ

CloudCatalyst ストレージサーバー 147

クラウドストレージサーバー 134

帯域幅 135

接続 139

暗号化 148

ホスト ID ベースの証明書

トークンなしの配備 115

トークンを使った配備 116

ホスト名ベースの証明書

配備 114

ポート番号

CloudStore サービスコンテナ 106

CloudStore サービスコンテナに対する設定 109

レガシーログ 195

レポート 178

ログ

レガシー 195

仮想プライベートクラウド 33

優先設定

スロットル調整 148

共通 141

暗号化 148

動的ホスト構成プロトコル (DHCP) 115

- 外部 KMS 119
  - 帯域幅
    - スロットル調整 135
  - 拡張性のあるストレージ、NetBackup 97～98
  - 拡張性のあるストレージのホストプロパティ 95、97～98
  - 拡張性のあるストレージのホストプロパティを利用できない 202
  - 最大フラグメントサイズ (Maximum fragment size) 164
  - 最大並列実行ジョブ数 (Maximum concurrent jobs) 164
  - 最適化された合成バックアップ
    - 概要 166
  - 構成
    - アクセラレータ 166
    - クラウドストレージの最適化合成バックアップ 168
    - ディスクプールの構成ウィザード 149
  - 機能 9
  - 監視 178
  - 統合ログ 191
    - ファイルの形式 192
  - 統合ログのジョブ ID 検索 195
  - 要件 94
  - 認証局 (CA) 115
  - 重複排除ストレージユニット
    - 任意のメディアサーバーを使用 (Use any available media server) 163
    - 次のメディアサーバーのみ使用する (Only use the following media servers) 163
  - 重複排除ストレージユニットの構成 161
  - [クラウド設定 (Cloud Settings)] タブ 95
  - [暗号化 (Encryption)]
    - プロパティ 148
- A**
- Amazon
    - glacier vault 43～44
  - amazon
    - 仮想プライベートクラウド 33
  - amazon (S3)
    - 権限 19
  - Amazon GLACIER
    - 長期保護 36
  - Amazon Glacier 35
  - Amazon Glacier Deep Archive 35
  - Amazon Glacier Vault 35
  - Amazon IAM ロール 50
  - Amazon S3
    - クレデンシャルブローカーの詳細 30
    - 概要 16
    - 構成オプション 20
    - 構成オプション (詳細) 27
    - 要件 17
  - Amazon Snowball 54
    - Amazon S3 API インターフェースを使用した構成 59
    - Amazon Snowball クライアントの構成 57
    - CloudCatalyst Appliance 66
  - Amazon Snowball Edge 54
    - CloudCatalyst Appliance 66
    - S3 API インターフェースを使用した構成 64
    - ファイルインターフェースを使用した構成 62
  - Amazon ライフサイクル
    - リストア 50
- B**
- bpstsinfo コマンド
    - 操作上の注意事項 185
- C**
- Cloud Catalyst
    - 最大並列実行ジョブ数 [拡張性のあるストレージ (Scalable Storage)] プロパティ 97
  - CloudCatalyst
    - ESFS\_HOST クラウドの接続プロパティ 141
    - スロットル調整の設定 136
  - CloudCatalyst のローカルキャッシュディレクトリ 23、74、85
  - CloudStore Service Container
    - サービスがアクティブなときにセキュリティモードが変更された 215
    - セキュリティモード 108
    - セキュリティ証明書 106
    - 概要 105
  - CloudStore サービスコンテナ
    - の起動とシャットダウンのトラブルシューティング 214
    - ポート番号 106
    - ポート番号の設定 109
  - cloudstore.conf 設定ファイル 108
- F**
- FlashBackup ポリシー
    - [最大フラグメントサイズ (Maximum fragment size)] (ストレージユニット設定) 164
- G**
- glacier vault
    - バックアップ 43
    - リストア 44

## H

hotfix 114

## I

IAM ロール 52

## L

LIFECYCLE

クラウド階層化 46

バックアップ 48

## M

Microsoft Azure

概要 70

構成オプション 72

構成オプション (詳細) 75

要件 70

mklogdir.bat 195

MSDP クラウドストレージサーバー

プロパティ 147

## N

NetBackup

hotfix 114

NetBackup CloudCatalyst

MSDP クラウドストレージサーバーのプロパティ 147

クラウドストレージサーバーのプロパティ 135

クラウドストレージサーバーの構成ウィザードでの有

効化 23、74、84

ローカルキャッシュディレクトリ 23、74、85

NetBackup CloudStore サービスコンテナ。「CloudStore

Service Container」を参照

NetBackup Service Layer (NBSL) 114

NetBackup の拡張性のあるストレージのホストプロパティ

を利用できない 202

NetBackup アクセラレータ

概要 166

NetBackup 拡張性のあるストレージ 97～98

NetBackupCloudCatalyst

ESFS\_HOST クラウドの接続プロパティ 141

## O

OpenStack Swift

プロキシ設定 88

プロバイダの構成オプション 82、86

概要 79

構成オプション (クラウドストレージインスタンス) 24、

88

要件 80

## V

VPC 33

vxlogview コマンド 192

ジョブ ID オプション 195