

# Veritas NetBackup™ ログリ ファレンスガイド

リリース 8.3

**VERITAS™**

# Veritas NetBackup™ ログリファレンスガイド

最終更新日: 2020-09-18

## 法的通知と登録商標

Copyright © 2020 Veritas Technologies LLC. All rights reserved.

Veritas、Veritas ロゴ、および は、Veritas Technologies LLC または関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。その他の会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

この製品には、Veritas 社がサードパーティへの帰属を示す必要があるサードパーティ製ソフトウェア（「サードパーティ製プログラム」）が含まれる場合があります。サードパーティプログラムの一部は、オープンソースまたはフリーソフトウェアライセンスで提供されます。本ソフトウェアに含まれる本使用許諾契約は、オープンソースまたはフリーソフトウェアライセンスでお客様が有する権利または義務を変更しないものとします。このVeritas製品に付属するサードパーティの法的通知文書は次の場所から入手できます。

<https://www.veritas.com/about/legal/license-agreements>

本書に記載されている製品は、その使用、コピー、頒布、逆コンパイルおよびリバースエンジニアリングを制限するライセンスに基づいて頒布されます。Veritas Technologies LLC からの書面による許可なく本書を複製することはできません。

本書は、現状のまま提供されるものであり、その商品性、特定目的への適合性、または不侵害の暗黙的な保証を含む、明示的あるいは暗黙的な条件、表明、および保証はすべて免責されるものとします。ただし、これらの免責が法的に無効であるとされる場合を除きます。Veritas Technologies LLC およびその関連会社は、本書の提供、パフォーマンスまたは使用に関連する付随的または間接的損害に対して、一切責任を負わないものとします。本書に記載の情報は、予告なく変更される場合があります。

ライセンスソフトウェアおよび文書は、FAR 12.212 に定義される商用コンピュータソフトウェアと見なされ、Veritasがオンプレミスまたはホスト型サービスとして提供するかを問わず、必要に応じて FAR 52.227-19 「商用コンピュータソフトウェア - 制限される権利 (Commercial Computer Software - Restricted Rights)」、DFARS 227.7202 「商用コンピュータソフトウェアおよび商用コンピュータソフトウェア文書 (Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation)」、およびそれらの後継の規制に定める制限される権利の対象となります。米国政府によるライセンス対象ソフトウェアおよび資料の使用、修正、複製のリリース、実演、表示または開示は、本使用許諾契約の条項に従ってのみ行われるものとします。

Veritas Technologies LLC  
2625 Augustine Drive  
Santa Clara, CA 95054

<http://www.veritas.com>

## テクニカルサポート

テクニカルサポートはグローバルにサポートセンターを管理しています。すべてのサポートサービスは、サポート契約と現在のエンタープライズテクニカルサポートポリシーに応じて提供されます。サ

ポート内容およびテクニカルサポートの利用方法に関する情報については、次の **Web** サイトにアクセスしてください。

<https://www.veritas.com/support>

次の URL で **Veritas Account** の情報を管理できます。

<https://my.veritas.com>

現在のサポート契約についてご不明な点がある場合は、次に示すお住まいの地域のサポート契約管理チームに電子メールでお問い合わせください。

世界共通 (日本を除く)

[CustomerCare@veritas.com](mailto:CustomerCare@veritas.com)

日本

[CustomerCare\\_Japan@veritas.com](mailto:CustomerCare_Japan@veritas.com)

## マニュアル

マニュアルの最新バージョンがあることを確認してください。各マニュアルには、2 ページ目に最終更新日が記載されています。最新のマニュアルは、**Veritas** の **Web** サイトで入手できます。

<https://sort.veritas.com/documents>

## マニュアルに対するご意見

お客様のご意見は弊社の財産です。改善点のご指摘やマニュアルの誤謬脱漏などの報告をお願いします。その際には、マニュアルのタイトル、バージョン、章タイトル、セクションタイトルも合わせてご報告ください。ご意見は次のアドレスに送信してください。

[NB.docs@veritas.com](mailto:NB.docs@veritas.com)

次の **Veritas** コミュニティサイトでマニュアルの情報を参照したり、質問したりすることもできます。

<http://www.veritas.com/community/>

## Veritas Services and Operations Readiness Tools (SORT)

**Veritas SORT (Service and Operations Readiness Tools)** は、特定の時間がかかる管理タスクを自動化および簡素化するための情報とツールを提供する **Web** サイトです。製品によって異なりますが、**SORT** はインストールとアップグレードの準備、データセンターにおけるリスクの識別、および運用効率の向上を支援します。**SORT** がお客様の製品に提供できるサービスとツールについては、次のデータシートを参照してください。

[https://sort.veritas.com/data/support/SORT\\_Data\\_Sheet.pdf](https://sort.veritas.com/data/support/SORT_Data_Sheet.pdf)

# 目次

## 第 1 章

<b>ログの使用</b> .....	9
ログ記録について .....	9
ログレベル .....	11
ログの保持とログサイズ .....	14
ログレベルの変更 .....	15
<b>Media Manager</b> のデバッグログを上位レベルに設定する .....	16
<b>Windows</b> クライアントのログレベルの変更 .....	16
統合ログについて .....	17
<b>NetBackup</b> の統合ログの収集 .....	18
統合ログメッセージの種類 .....	19
統合ログのファイル名の形式 .....	20
統合ログを使うエンティティのオリジネータ ID .....	21
統合ログファイルの場所の変更について .....	28
統合ログファイルのロールオーバーについて .....	28
統合ログファイルの再利用について .....	30
vxlogview コマンドを使用した統合ログの表示について .....	31
vxlogview を使用した統合ログの表示の例 .....	33
vxlogmgr を使用した統合ログの管理の例 .....	34
vxlogcfg を使用した統合ログの設定の例 .....	36
レガシーログについて .....	38
レガシーログを使う <b>UNIX</b> クライアントプロセス .....	39
レガシーログを使う <b>PC</b> クライアントプロセス .....	41
レガシーログのファイル名の形式 .....	43
サーバーのレガシーデバッグログのディレクトリ名 .....	44
メディアおよびデバイス管理のレガシーデバッグログのディレクトリ名 .....	46
レガシーログファイルに書き込まれる情報量を制御する方法 .....	47
レガシーログのサイズと保持の制限について .....	48
レガシーログのローテーションの構成 .....	48
クライアントのログの保持制限の設定 .....	49
<b>syslogd</b> を使用した <b>UNIX</b> のログ記録 .....	49
<b>Windows</b> のイベントビューアのログオプション .....	49

<b>第 2 章</b>	<b>バックアッププロセスおよびログ記録</b> .....	52
	バックアップ処理 .....	52
	NetBackup プロセスの説明 .....	54
	バックアップとリストアの起動プロセス .....	55
	バックアップ処理およびアーカイブ処理 .....	55
	バックアップおよびアーカイブ: UNIX クライアントの場合 .....	56
	多重化されたバックアップ処理 .....	57
	バックアップログについて .....	57
	テクニカルサポートへのバックアップログの送信 .....	58
<b>第 3 章</b>	<b>メディア、デバイスプロセスおよびログ記録</b> .....	60
	メディアおよびデバイスの管理の開始プロセス .....	60
	メディアおよびデバイスの管理プロセス .....	62
	Shared Storage Option の管理プロセス .....	63
	バーコード操作 .....	65
	メディアおよびデバイスの管理コンポーネント .....	67
<b>第 4 章</b>	<b>リストアプロセスおよびログ記録</b> .....	74
	リストアプロセス .....	74
	UNIX クライアントのリストア .....	78
	Windows クライアントのリストア .....	80
	リストアログについて .....	81
	テクニカルサポートへのリストアログの送信 .....	82
<b>第 5 章</b>	<b>高度なバックアップおよびリストア機能</b> .....	84
	SAN クライアントファイバートランスポートのバックアップ .....	84
	SAN クライアントファイバートランスポートのリストア .....	87
	ホットカタログバックアップ .....	89
	ホットカタログのリストア .....	91
	合成バックアップ .....	93
	合成バックアップの問題レポートに必要なログ .....	96
	合成バックアップの問題レポートに必要なレガシーログディレクトリの作 成 .....	97
<b>第 6 章</b>	<b>ストレージのログ記録</b> .....	98
	NDMP バックアップのログ記録 .....	99
	NDMP リストアログ記録 .....	103

<b>第 7 章</b>	<b>NetBackup Deduplication ログ</b> .....	105
	メディアサーバー重複排除プール (MSDP) への重複排除のバックアップ 処理 .....	105
	クライアント重複排除のログ .....	108
	重複排除の設定ログ .....	109
	ユニバーサル共有のログ .....	110
	メディアサーバーの重複排除のログ記録と pdplugin ログ記録 .....	111
	ディスク監視のログ記録 .....	111
	ログ記録のキーワード .....	112
<b>第 8 章</b>	<b>OpenStorage Technology (OST) のログ記録</b> .....	113
	OpenStorage Technology (OST) バックアップのログ記録 .....	114
	OpenStorage Technology (OST) の構成と管理 .....	116
<b>第 9 章</b>	<b>SLP (Storage Lifecycle Policy) および自動イメージ レプリケーション (A.I.R.) のログ記録</b> .....	119
	ストレージライフサイクルポリシー (SLP) と自動イメージレプリケーション (A.I.R.) について .....	119
	ストレージライフサイクルポリシー (SLP) 複製プロセスフロー .....	120
	自動イメージレプリケーション (A.I.R.) のプロセスフローのログ記録 .....	122
	インポートのプロセスフロー .....	124
	SLP および A.I.R. のログ記録 .....	125
	SLP の構成と管理 .....	126
<b>第 10 章</b>	<b>NetBackup の安全な通信のログ記録</b> .....	127
	NetBackup の安全な通信ログ記録について .....	127
	Tomcat のログ記録 .....	128
	NetBackup Web サービスのログ記録 .....	129
	コマンドラインのログ記録 .....	130
	NetBackup cURL のログ記録 .....	131
	Java のログ記録 .....	131
	埋め込み認証クライアント (EAT) のログ記録 .....	131
	認証サービス (AT) のログ記録 .....	132
	vssat のログ記録 .....	132
	NetBackup プロキシヘルパーのログ記録 .....	132
	オリジネータ ID 486 .....	133
	NetBackup プロキシトンネルのログ記録 .....	134
	オリジネータ ID 490 .....	134
	PBX のログ .....	134
	Veritas テクニカルサポートへの安全な通信のログの送信 .....	136

<b>第 11 章</b>	<b>スナップショット技術</b> .....	138
	Snapshot Client のバックアップ .....	138
	VMware バックアップ .....	140
	スナップショットバックアップおよび Windows Open File Backup .....	144
<b>第 12 章</b>	<b>ログの場所</b> .....	148
	NetBackup ログの場所とプロセスの概要 .....	149
	acsssi のログ .....	150
	bpbackup のログ .....	151
	bpbkar のログ .....	151
	bpbrm のログ .....	151
	bpcd のログ .....	152
	bpcompatd のログ .....	152
	bpdbm のログ .....	152
	bpjobd のログ .....	152
	bprd のログ .....	153
	bprestore のログ .....	153
	bptestnetconn ログ .....	153
	bptm のログ .....	154
	daemon のログ .....	154
	ltid のログ .....	154
	nbemm のログ .....	155
	nbjm のログ .....	155
	nbpem のログ .....	155
	nbproxy のログ .....	156
	nrb のログ .....	156
	NetBackup Vault のログ .....	156
	NetBackup Web サービスのログ記録 .....	157
	NetBackup Web サーバー証明書のログ記録 .....	157
	PBX のログ .....	158
	reqlib のログ .....	159
	robots のログ .....	159
	tar ログ .....	159
	txxd および txxcd のログ .....	160
	vnetd のログ .....	160
<b>第 13 章</b>	<b>NetBackup 管理コンソールのログ記録</b> .....	161
	NetBackup 管理コンソールのログ記録プロセスフロー .....	161
	NetBackup 管理コンソールの詳細なデバッグログの有効化 .....	162
	NetBackup 管理コンソールと bpjava-* 間のセキュアなチャネルの設定 .....	163

	NetBackup 管理コンソールと nbsl または nbvault 間におけるセキュアな チャンネルの設定 .....	165
	NetBackup サーバーとクライアントでの NetBackup 管理コンソールのログ 記録に関する設定 .....	166
	NetBackup リモート管理コンソールの Java 操作のログ記録 .....	166
	NetBackup 管理コンソールの問題をトラブルシューティングするときのログ の設定と収集 .....	167
	ログ記録を元に戻す操作 .....	169
<b>第 14 章</b>	<b>ログアシスタントの使用 .....</b>	<b>170</b>
	ログアシスタントについて .....	170
	ログアシスタントの操作シーケンス .....	172
	ログアシスタントレコードの表示 .....	173
	ログアシスタントレコードの追加または削除 .....	175
	デバッグログの設定 .....	176
	最小デバッグログの設定 .....	178
	デバッグログの無効化 .....	178



# ログの使用

この章では以下の項目について説明しています。

- [ログ記録について](#)
- [ログレベル](#)
- [ログの保持とログサイズ](#)
- [ログレベルの変更](#)
- [統合ログについて](#)
- [レガシーログについて](#)
- [クライアントのログの保持制限の設定](#)
- [syslogd を使用した UNIX のログ記録](#)
- [Windows のイベントビューアのログオプション](#)

## ログ記録について

ログの設定によって、マスターサーバー、メディアサーバー、クライアントでの NetBackup によるログ記録の動作が決まります。

- NetBackup のすべてのプロセスに対する全体的なログレベルまたはグローバルログレベル
- レガシーログを使用する特定のプロセスの上書き
- 統合ログ機能を使用するサービスのログレベル
- クライアントの場合は、データベースアプリケーションのログレベル
- NetBackup と NetBackup Vault (インストールされている場合) のログ保持の設定

NetBackup のすべてのプロセスは統合ログまたはレガシーログを使います。特定のプロセスとサービスに対して、グローバルまたは一意のログレベルを設定できます。保持レベルにより、ログファイルのサイズや (マスターサーバーの場合は) ログの保持日数を制限できます。NetBackup Vault を使用する場合は、そのオプションのログ保持の設定を個別に選択できます。

レガシーログフォルダ内でシンボリックリンクまたはハードリンクを使用しないことを推奨します。

p.17 の「[統合ログについて](#)」を参照してください。

p.38 の「[レガシーログについて](#)」を参照してください。

p.14 の「[ログの保持とログサイズ](#)」を参照してください。

表 1-1 [ログ (Logging)] ダイアログボックスのプロパティ

プロパティ	説明
グローバルログレベル (Global logging level)	<p>この設定は、[グローバルと同じ (Same as global)] に設定されているすべてのプロセスのグローバルログレベルを確立します。</p> <p>[グローバルログレベル (Global logging level)] は、サーバーまたはクライアントの NetBackup および Enterprise Media Manager (EMM) のすべてのプロセスのレガシーおよび統合ログレベルに影響します。この設定は、次のログプロセスには影響しません。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ PBX のログ PBX ログにアクセスする方法について詳しくは、『<a href="#">NetBackup トラブルシューティングガイド</a>』を参照してください。</li><li>■ メディアおよびデバイスの管理のログ (vmd, ltid, avrd, ロボットデーモン、Media Manager コマンド) p.46 の「<a href="#">メディアおよびデバイス管理のレガシーデバッグログのディレクトリ名</a>」を参照してください。</li></ul>
プロセス固有の上書き (Process specific overrides)	これらの設定により、レガシーログを使用する特定のプロセスのログレベルを上書きできます。
NetBackup サービスのデバッグログレベル (Debug logging levels for services)	これらの設定により、統合ログを使用する特定のサービスのログレベルを管理できます。

プロパティ	説明
重要なプロセスのログ (Logging for critical processes)	<p>このオプションでは、重要なプロセスのログを有効化できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ マスターサーバープロセス: bprd と bpdbm</li> <li>■ メディアサーバープロセス: bpbrm, bptm, bpdm</li> <li>■ クライアントプロセス: bpfis</li> </ul> <p>次の点に注意してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ [重要なプロセスのログ (Logging for critical processes)]を有効にしている場合、[次までログを保持する: GB (Keep logs up to GB)]を指定することをお勧めします。このオプションを無効にすると、NetBackup の操作に悪影響を及ぼす可能性があります。</li> <li>■ このオプションを指定すると、ログの保持がデフォルトのログサイズに設定されます。</li> <li>■ [デフォルト (Defaults)]をクリックしても、[重要なプロセスのログ (Logging for critical processes)]と[次までログを保持する: GB (Keep logs up to GB)]オプションは変更されません。</li> <li>■ 重要なプロセスのログを有効にした後、これらのプロセスを無効にするには手動で操作する必要があります。</li> </ul>
[ログを保持する日数 (Keep logs for days)]	<p>NetBackup が、エラーカタログ、ジョブカタログおよびデバッグログの情報を保持する期間 (日数) を指定します。NetBackup はエラーカタログからレポートを生成する点に注意してください。</p> <p>ログは大量のディスク領域を使用するため、ログを必要以上に保持しないでください。デフォルトは 28 日です。</p>
次までログを保持する: GB (Keep logs up to GB)	<p>保持する NetBackup ログのサイズを指定します。NetBackup ログのサイズがこの値まで増加すると、古いログが削除されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ マスターサーバーとメディアサーバーの場合、推奨値は 25 GB 以上</li> <li>■ クライアントの場合、推奨値は 5 GB 以上</li> </ul>
Vault ログを保持する日数 (Keep logs for days)	<p>NetBackup Vault がインストールされている場合、Vault セッションディレクトリを保存する日数を選択するか、または[無期限]を選択します。</p>

## ログレベル

すべての NetBackup プロセスに同じログレベルを適用することを選択できます。または、特定のプロセスまたはサービスのログレベルを選択できます。

表 1-2 ログレベルの説明

ログレベル	説明
グローバルと同じ	この処理では、グローバルログレベルと同じログレベルが使用されます。
[ログなし (No logging)]	プロセスに対してログは作成されません。

ログレベル	説明
[最小ログ (Minimum logging)] (デフォルト)	プロセスに対して少量の情報が記録されます。 から指示されないかぎり、この設定を使用してください。他の設定では、ログに大量の情報が蓄積される可能性があります。
レベル 1 から 4 まで	プロセスに対してレベルに合わせて情報が記録されます。
[5 (最大) (5 (Maximum))]	プロセスに対して最大量の情報が記録されます。

## グローバルログレベル (Global logging level)

この設定は、すべてのプロセスと、[グローバルと同じ (Same as global)] に設定されているプロセスのログレベルを制御します。一部の NetBackup プロセスのログレベルは個別に制御できます。

p.12 の「[レガシーログレベルの上書き](#)」を参照してください。

p.13 の「[マスターサーバーの統合ログレベル](#)」を参照してください。

## レガシーログレベルの上書き

これらのログ記録レベルは、レガシープロセスのログに適用されます。表示されるログレベルは、ホストの種類 (マスター、メディア、クライアント) によって異なります。

表 1-3 レガシープロセスに対するログレベルの上書き

サービス	説明	マスターサーバー	メディアサーバー	クライアント
BPBRM のログレベル (BPBRM logging level)	NetBackup Backup Restore Manager。	X	X	
BPDM のログレベル (BPDM logging level)	NetBackup Disk Manager。	X	X	
BPTM のログレベル (BPTM logging level)	NetBackup Tape Manager。	X	X	
BPJOBDB のログレベル (BPJOBDB logging level)	NetBackup Jobs Database Management デーモン。この設定は、マスターサーバーでのみ利用可能です。	X		
BPDBM のログレベル (BPDBM logging level)	NetBackup Database Manager。	X		
BPRD のログレベル (BPRD logging level)	NetBackup Request デーモン。	X		

サービス	説明	マスターサーバー	メディアサーバー	クライアント
データベースログレベル (Database logging level)	データベースエージェントのログのログレベル。作成および参照するログについて詳しくは、特定のエージェントのマニュアルを参照してください。			X

## マスターサーバーの統合ログレベル

これらのログ記録レベルは、NetBackup サービスログに適用され、マスターサーバーでのみ利用可能です。

表 1-4 NetBackup サービスのログレベル

サービス	説明
Policy Execution Manager	Policy Execution Manager (NBPEM) はポリシーおよびクライアントタスクを作成し、ジョブの実行予定時間を決定します。ポリシーが変更されていたり、イメージの期限が切れていた場合は、NBPEM に通知され、適切なポリシーおよびクライアントタスクが更新されます。
Job Manager	Job Manager (NBJM) は、Policy Execution Manager が送信したジョブを受け取り、必要なリソースを取得します。
Resource Broker	Resource Broker (NBRB) は、ストレージユニット、テープドライブおよびクライアントを予約するための割り当てを行います。

## レジストリ、bp.conf ファイル、統合ログのログの値

Windows レジストリ、bp.conf ファイル、または統合ログのログの値を設定することもできます。

表 1-5 ログレベルとその値

ログレベル	レガシーログ - Windows レジストリ	レガシーログ - bp.conf	統合ログ
最小のログ	0xffffffff の 16 進値。	VERBOSE = 0 (グローバル)  processrate_VERBOSE = 0  グローバルな VERBOSE の値 が 0 以外の値に 設定されている 場合、個々の処 理は値 -1 を使っ て減らすことが できます。たと えば、 processrate_VERBOSE = -1 を指定し ます。	1
[ログなし (No logging)]	0xffffffffe の 16 進値。	VERBOSE=-2 (グローバル)  processrate_VERBOSE = -2	0

## ログの保持とログサイズ

次のオプションを使用して、NetBackup でのログファイルの再利用と削除の方法を管理できます。

表 1-6 NetBackup のログの保持オプション

ログの保持オプション	説明	インターフェース
次までログを保持する: GB (Keep logs up to GB)	統合ログとレガシーログのサイズを制限します。NetBackup サーバーの場合、推奨値は 25 GB 以上クライアントの場合、推奨値は 5 GB 以上  p.15 の「 <a href="#">ログの削除</a> 」を参照してください。	このオプションは、ホストプロパティの[ログ (Logging)]設定にあります。

ログの保持オプション	説明	インターフェース
NumberOfLogFiles	NetBackup プロセスについて、保持する統合ログファイルの数を制限します。  p.30 の「 <a href="#">統合ログファイルの再利用について</a> 」を参照してください。	vxlogcfg
MaxLogFileSizeKBと その他の RolloverMode オプション	統合ログファイルが大きくなりすぎるのを防ぎます。  設定したファイルサイズまたは時間に達した場合、現在のログファイルは閉じられます。ログプロセスの新しいログメッセージは、新しいログファイルに書き込まれます (ロールオーバーされます)。  p.28 の「 <a href="#">統合ログファイルのロールオーバーについて</a> 」を参照してください。	vxlogcfg
[ログを保持する日数 (Keep logs for days)]	NetBackup が統合ログとレガシーログを保持する日数を制限します。  p.48 の「 <a href="#">レガシーログのサイズと保持の制限について</a> 」を参照してください。	このオプションは、ホストプロパティの[ログ (Logging)]設定にあります。
MAX_LOGFILE_SIZE と MAX_NUM_LOGFILES	保持するレガシーログのサイズとレガシーログファイルの数を制限します。  p.48 の「 <a href="#">レガシーログのローテーションの構成</a> 」を参照してください。	bpsetconfig

## ログの削除

すべてのログはログサイズが高水準点、つまり、[次までログを保持する: GB (Keep logs up to GB)]値の 95% に達するまで維持されます。NetBackup は 10 分ごとにログサイズを検証します。ログサイズが高水準に達すると、NetBackup は古いログの削除を開始します。ログサイズが低水準、つまり[次までログを保持する: GB (Keep logs up to GB)]の値の 85% に達すると、NetBackup はログの削除を停止します。

[次までログを保持する: GB (Keep logs up to GB)]と[ログを保持する日数 (Keep logs for days)]の両方を選択した場合には、ログは最初に起きる条件に基づいて削除されます。

次の場所にあるログを参照して、NetBackup のログ削除動作を確認できます。

```
install_path¥NetBackup¥logs¥nbutils
/usr/opensv/logs/nbutils
```

## ログレベルの変更

ログレベルはどの位の情報がログメッセージに含まれるかを決定します。レベル数が高いほど、より大量の詳細がログメッセージに含められます。

[「グローバルログレベルの変更」](#)

[「Media Manager のデバッグログを上位レベルに設定する」](#)

[「Windows クライアントのログレベルの変更」](#)

## グローバルログレベルの変更

グローバルログレベルは、[グローバルと同じ (Same as global)] に設定されているすべてのプロセスのログレベルを確立します。変更は、統合ログとレガシーログの両方のログレベルに影響します。

グローバルログレベルを変更するには

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]、[ホストプロパティ (Host Properties)] の順に展開します。
- 2 [マスターサーバー (Master Servers)]、[メディアサーバー (Media Servers)] または [クライアント (Clients)] を選択します。
- 3 右側のペインで、サーバーまたはクライアントを選択します。次にダブルクリックすると、プロパティが表示されます。
- 4 左ペインで [ログ (Logging)] をクリックします。
- 5 [グローバルログレベル (Global logging level)] リストで、目的の値を選択します。
- 6 [OK] をクリックします。

## Media Manager のデバッグログを上位レベルに設定する

デバッグログを上位レベルに設定すると、多くのエラー状態を解決するために役立ちます。デバッグレベルを選択し、その後、操作を再試行して、デバッグログを調べます。

Media Manager のデバッグログを上位レベルに設定するには

- 1 必要なディレクトリおよびフォルダを作成して、レガシーデバッグログを有効にします。
- 2 `vm.conf` ファイルに [VERBOSE (詳細)] オプションを追加して、メディアおよびデバイスの管理プロセスの詳細レベルを上げます。このファイルは、`/usr/openv/volmgr/` (UNIX および Linux の場合) および `install_path\Volmgr\` (Windows の場合) に存在します。
- 3 デーモンおよびサービスを再起動するか、可能な場合、詳細オプションを指定してコマンドを実行します。

## Windows クライアントのログレベルの変更

テクニカルサポートからアドバイスを受ける際に、トラブルシューティングを実行するため、クライアントプロセスのログレベルを上げることができます。それ以外の場合は、デフォル



トレベルの **0** を使用してください。これより高いレベルでは、ログに大量の情報が蓄積される可能性があります。

---

**メモ:** `vxlogcfg` コマンドを使用して、**Bare Metal Restore** プロセス (`bmrsavecfg`) のログレベルを制御できます。

---

p.36 の「[vxlogcfg を使用した統合ログの設定の例](#)」を参照してください。

### Windows クライアントのログレベルを変更する方法

- 1 クライアントで、バックアップ、アーカイブおよびリストアインターフェースを開きます。
- 2 [ファイル (File)]、[NetBackup クライアントのプロパティ (NetBackup Client Properties)]の順に選択し、[トラブルシューティング (Troubleshooting)]タブをクリックします。
- 3 [詳細 (Verbose)]設定には、推奨されたレベルを入力するか、トラブルシューティングが終了した場合は **0** を入力します。

## 統合ログについて

統合ログ機能では、すべての **Veritas** 製品に共通の形式で、ログファイル名およびメッセージが作成されます。`vxlogview` コマンドを使用した場合だけ、ログの情報を正しく収集して表示することができます。サーバープロセスとクライアントプロセスは統合ログを使用します。

オリジネータ ID のログファイルはログの構成ファイルで指定した名前のサブディレクトリに書き込まれます。すべての統合ログは次のディレクトリのサブディレクトリに書き込まれます。

Windows の `install_path¥NetBackup¥logs`  
場合

UNIX の場合 `/usr/opensv/logs`

ログコントロールには、[ログ (Logging)]ホストプロパティでアクセスできます。また、次のコマンドで統合ログを管理できます。

<code>vxlogcfg</code>	統合ログ機能の構成設定を変更します。
<code>vxlogmgr</code>	統合ログをサポートする製品が生成するログファイルを管理します。
<code>vxlogview</code>	統合ログによって生成されたログを表示します。

p.33 の「[vxlogview を使用した統合ログの表示の例](#)」を参照してください。

## NetBackup の統合ログの収集

この項では、例を使用して **NetBackup** の統合ログの収集方法を示します。

### の統合ログを収集する方法**NetBackup**

- 1 次のコマンドを実行して /upload という名前のディレクトリを作成します。

```
# mkdir /upload
```

- 2 次のコマンドを実行して /upload ディレクトリに (**NetBackup** のみの) 統合ログをコピーします。

```
# vxlogmgr -p NB -c --dir /upload
```

出力例は次のとおりです。

```
Following are the files that were found:
/usr/opensv/logs/bmrsetup/51216-157-2202872032-050125-0000000.log

/usr/opensv/logs/nbemmm/51216-111-2202872032-050125-0000000.log
/usr/opensv/logs/nbrb/51216-118-2202872032-050125-0000000.log
/usr/opensv/logs/nbjm/51216-117-2202872032-050125-0000000.log
/usr/opensv/logs/nbpem/51216-116-2202872032-050125-0000000.log
/usr/opensv/logs/nbsl/51216-132-2202872032-050125-0000000.log
Total 6 file(s)
Copying
/usr/opensv/logs/bmrsetup/51216-157-2202872032-050125-0000000.log
...
Copying
/usr/opensv/logs/nbemmm/51216-111-2202872032-050125-0000000.log ...

Copying
/usr/opensv/logs/nbrb/51216-118-2202872032-050125-0000000.log ...

Copying
/usr/opensv/logs/nbjm/51216-117-2202872032-050125-0000000.log ...

Copying
/usr/opensv/logs/nbpem/51216-116-2202872032-050125-0000000.log ...

Copying
/usr/opensv/logs/nbsl/51216-132-2202872032-050125-0000000.log ...
```

- 3 /upload ディレクトリに移動して、ディレクトリの内容を一覧表示します。

```
# cd /upload
ls
```

出力例は次のとおりです。

```
51216-111-2202872032-050125-0000000.log
51216-116-2202872032-050125-0000000.log
51216-117-2202872032-050125-0000000.log
51216-118-2202872032-050125-0000000.log
51216-132-2202872032-050125-0000000.log
51216-157-2202872032-050125-0000000.log
```

- 4 ログファイルに tar コマンドを実行します。

```
# tar -cvf file_name.logs ./*
```

## 統合ログメッセージの種類

統合ログファイルには、次の種類のメッセージが表示されます。

アプリケーションログ メッセージ    アプリケーションログメッセージには、通知メッセージ、警告メッセージおよびエラーメッセージが含まれます。アプリケーションメッセージは、常に記録されます。無効化することはできません。このメッセージはローカライズされません。

アプリケーションメッセージの例を次に示します。

```
12/04/2015 15:48:54.101 [Application] NB
51216 nbjm 117 PID:5483 TID:14 File
ID:117 [reqid=-1446587750] [Info]
V-117-40 BPBRM pid = 17446
```

**診断ログメッセージ** 診断ログメッセージは、レガシーデバッグログメッセージと同等の統合ログです。このメッセージは、様々な詳細レベルで記録できます (レガシーログの詳細レベルと同様です)。このメッセージはローカライズされません。

診断メッセージは `vxlogcfg` コマンドを使用して無効にすることができません。

診断メッセージの例を次に示します。

```
12/04/2015 15:48:54.608 [Diagnostic] NB
51216 nbjm 117 PID:5483 TID:14 File
ID:117 [No context] 3 V-117-298
[JobInst_id::requestResourcesWithTimeout]
callback object timeout=600
```

**デバッグログメッセージ** デバッグログメッセージは、主にベリタス社の技術者が使用します。Veritas 診断メッセージと同様に、様々な詳細レベルで記録できます。このメッセージはローカライズされません。

デバッグメッセージは `vxlogcfg` コマンドを使用して無効にすることができません。

デバッグメッセージの例を次に示します。

```
12/04/2015 15:48:56.982 [Debug] NB
51216 nbjm 117 PID:5483 TID:14 File
ID:117 [jobid=2 parentid=1] 1
[BackupJob::start()] no pending proxy
requests, start the job
```

## 統合ログのファイル名の形式

統合ログでは、ログファイルの名前に標準化された形式を使用します。次にログファイル名の例を示します。

```
/usr/opensv/logs/nbpem/51216-116-2201360136-041029-0000000000.log
```

表 1-7 に、ログファイル名の各部分の説明を示します。

**表 1-7** 統合ログのファイル名の形式の説明

例	説明	詳細
51216	製品 ID (Product ID)	製品を識別します。NetBackup プロダクト ID は 51216 です。プロダクト ID はエンティティ ID とも呼ばれています。

例	説明	詳細
116	オリジネータ ID	ログを記録したエンティティ(プロセス、サービス、スクリプト、他のソフトウェアなど)を識別します。番号 116 は、プロセス ( Policy Execution Manager) のオリジネータ ID です。nbpemNetBackup
2201360136	ホスト ID	ログファイルを作成したホストを識別します。ログファイルが移動されていないかぎり、この ID はログファイルが存在するホストを表します。
041029	日付	ログが記録された日付を YYMMDD の形式で示します。
0000000000	ローテーション	特定のオリジネータごとのログファイルのインスタンス番号を示します。ロールオーバー番号 (ローテーション) はログファイルのインスタンスを示します。デフォルトでは、ログファイルはファイルサイズに基づいて別のファイルに書き換えられます (ローテーションが行われます)。このオリジネータで、ログファイルが最大サイズに達し、新しいログファイルが作成されると、この新しいファイルには 0000000001 が設定されます。  p.28 の「 <a href="#">統合ログファイルのロールオーバーについて</a> 」を参照してください。

ログ構成ファイルはオリジネータ ID のログファイルが書き込まれるディレクトリの名前を指定します。これらのディレクトリとディレクトリが保持するログファイルは、次に記載されているものを除き、次のディレクトリに書き込まれます。

p.21 の「[統合ログを使うエンティティのオリジネータ ID](#)」を参照してください。

Windows の場合 `install_path¥NetBackup¥logs`

UNIX の場合 `/usr/opensv/logs`

## 統合ログを使うエンティティのオリジネータ ID

多くのサーバープロセス、サービス、およびライブラリでは統合ログを使用します。UNIX クライアントと Windows クライアントも統合ログを使用します。オリジネータ ID (OID) は NetBackup のプロセス、サービス、ライブラリに対応します。

OID はプロセス、サービス、またはライブラリを識別します。プロセスは自身のログファイルにエントリを作成します。プロセスは、同じファイルに同様にエントリを作成する、一意の OID を持つライブラリを呼び出すことができます。このため、ログファイルはさまざまな OID のエントリを含む場合があります。複数のプロセスで同じライブラリを使うことができるため、ライブラリの OID が複数の異なるログファイルに出力されることがあります。

表 1-8 に統合ログを使う NetBackup サーバーと NetBackup クライアントのプロセス、サービス、ライブラリを示します。

表 1-8 統合ログを使うサーバーエンティティのオリジネータ ID

オリジネータ ID	エンティティ	説明
18	nbatd	認証サービス(nbatd)は、ユーザーのIDを検証し、クレデンシャルを発行するサービス (デーモン) です。これらのクレデンシャルは <b>Secure Sockets Layer (SSL)</b> 通信で使用されます。  (nbatd) ディレクトリは /usr/netbackup/sec/at/bin ディレクトリ (UNIX の場合) または <code>install_path¥NetBackup¥sec¥at¥bin</code> ディレクトリ (Windows の場合) の下に作成されます。
103	pbx_exchange	PBX (Private Branch Exchange) サービスは、NetBackup サービスに接続されるファイアウォール外部のクライアントへのシングルポートアクセスを可能にします。サービス名は VRTSpbx です。ログは、/opt/VRTSpbx/log (UNIX の場合) または <code>install_path¥VxPBX¥log</code> (Windows の場合) に書き込まれます。PBX プロダクト ID は 50936 です。
111	nbemm	Enterprise Media Manager (EMM) は NetBackup のデバイスとメディアの情報を管理する NetBackup サービスです。マスターサーバー上でのみ実行されます。
116	nbpem	nbpem (NetBackup Policy Execution Manager) はポリシーおよびクライアントタスクを作成し、ジョブの実行予定時間を決定します。マスターサーバー上でのみ実行されます。
117	nbjm	nbjm (NetBackup Job Manager) は、Policy Execution Manager が送信したジョブを受け取り、必要なリソースを取得します。マスターサーバー上でのみ実行されます。
118	nbrb	NetBackup Resource Broker (nbrb) は、利用可能なリソースのキャッシュリストを保持します。このリストを使用して、バックアップまたはテープのリストアに必要な物理リソースと論理リソースを特定します。nbemm への SQL 呼び出しを開始し、データベースを更新し、割り当て情報を nbjm に渡します。マスターサーバー上でのみ実行されます。
119	bmrtd	NetBackup BMR (Bare Metal Restore) マスターサーバーデーモンです。
121	bmrsavecfg	BMR Save Configuration は、NetBackup サーバーではなくクライアントで実行されるデータ収集ユーティリティです。
122	bmrcl	BMR Client Utility は、BMR ブートサーバーで起動され、リストアを実行中のクライアントで実行されます。UNIX クライアントはリストア中にこのユーティリティを使用して BMR マスターサーバーと通信します。
123	bmrsv	BMR Server Utility です。

オリジネータ ID	エンティティ	説明
124	bmrcreatefloppy	フロッピーディスクを作成する BMR コマンドは <b>BMR Create Floppy</b> ユーティリティを使用します。このユーティリティは BMR ブートサーバーで実行され、Windows 専用です。
125	bmrstrt	<b>BMR Create SRT</b> ユーティリティは共有リソースツリーを作成します。BMR ブートサーバーで実行されます。
126	bmrprep	<b>BMR Prepare to Restore</b> ユーティリティは、クライアントのリストアのために BMR サーバーを準備します。
127	bmrsetup	<b>BMR Setup Commands</b> ユーティリティは BMR のインストール、構成、アップグレード処理をセットアップします。
128	bmrcommon	<b>BMR Libraries and Common Code</b> カタログは BMR ライブラリにログメッセージを提供します。
129	bmrconfig	<b>BMR Edit Configuration</b> ユーティリティはクライアント構成を修正します。
130	bmrcreatepkg	<b>BMR Create Package</b> ユーティリティはリストア操作のために BMR マスターサーバーに Windows ドライバ、Service Pack、修正プログラムを追加します。
131	bmrst	<b>BMR Restore</b> ユーティリティは Windows の BMR クライアントをリストアします。Windows システムでのみ、リストアを実行中のクライアントで実行されます。
132	nbsl	<b>NetBackup Service Layer</b> は NetBackup グラフィカルユーザーインターフェースと NetBackup ロジック間の通信を簡易化します。nbsl は、複数の NetBackup OpsCenter 環境を管理および監視するアプリケーションである NetBackup を実行するために必要です。このプロセスは、マスターサーバー上だけで実行されます。
134	ndmpagent	NDMP エージェントデーモンは NDMP のバックアップとリストアを管理します。メディアサーバー上で実行されます。
137	libraries	libraries は NetBackup ライブラリのログレベルを制御します。アプリケーションメッセージおよび診断メッセージはユーザーが、デバッグメッセージは Veritas の技術者が使用します。
140	mmui	メディアサーバーのユーザーインターフェースは EMM (Enterprise Media Manager) のために使われます。
142	bmrepadm	<b>BMR External Procedure</b> はリストア操作の間に使われる BMR 外部プロシージャを管理します。

オリジネータ ID	エンティティ	説明
143	mds	EMM Media and Device Selection プロセスは EMM (Enterprise Media Manager) のメディア選択コンポーネントとデバイス選択コンポーネントを管理します。
144	da	EMM Device Allocator は共有ドライブのために使われます。
146	NOMTRS	NetBackup OpsCenter レポートサービスは NetBackup OpsCenter の一部です。
147	NOMClient	NetBackup OpsCenter Client は NetBackup OpsCenter の一部です。
148	NOMServer	NetBackup OpsCenter Server は NetBackup OpsCenter の一部です。
151	ndmp	ndmp (NDMP メッセージログ) は NDMP プロトコルメッセージ、avrd、ロボットプロセスを処理します。
154	bmrovradm	BMR Override Table Admin Utility は Bare Metal Restore のカスタム上書き機能を管理します。
156	ace	NBACE プロセスは、CORBA インターフェースを使用する任意のプロセス用の (ACE/TAO) CORBA コンポーネントのログレベルを制御します。デフォルトのレベルは 0 (重要なメッセージのみをログに記録) です。このログ機能は、Veritas の技術者が使用します。  Veritas テクニカルサポートからログレベルを上げるように指示された場合、オリジネータ ID 137 のデバッグレベルを 4 以上に上げます。  <b>警告:</b> デバッグのログレベルが 0 より大きい場合、大量のデータが生成されます。
158	ncfrai	NetBackup クライアントのリモートアクセスインターフェース。
159	ncftfi	NetBackup クライアントのトランスポータ。
163	nbsvcmon	NetBackup Service Monitor はローカルコンピュータで実行される NetBackup サービスを監視し、異常終了したサービスの再起動を試行します。
166	nbvault	NetBackup Vault Manager は NetBackup Vault を管理します。すべての NetBackup Vault の操作中は nbvault を NetBackup Vault サーバー上で実行している必要があります。
178	dsm	DSM (Disk Service Manager) は、ディスクストレージおよびディスクストレージユニット上の設定操作および取得操作を実行します。



オリジネータ ID	エンティティ	説明
199	nbftsrvr	ファイバートランスポート (FT) サーバードプロセスは、NetBackup ファイバートランスポート用に設定したメディアサーバー上で実行されます。FT 接続のサーバー側で、nbftsrvr は、データフローの制御、SCSI コマンドの処理、データバッファの管理、およびホストバスアダプタのターゲットモードドライバの管理を行います。nbftsrvr は SAN クライアントの一部です。
200	nbftclnt	FT (ファイバートランスポート) クライアントプロセスは SAN クライアントの一部で、クライアント上で実行されます。
201	fsm	FSM (FT Service Manager) は EMM (Enterprise Media Manager) のコンポーネントで、SAN クライアントの一部です。
202	stssvc	このストレージサービスはストレージサーバーを管理し、メディアサーバー上で実行されます。
210	ncfive	NetBackup クライアントの Exchange ファイアドリルウィザード。
219	rsrcevtmgr	Resource Event Manager (REM)。nbemm 内部で実行される CORBA でロード可能なサービスです。REM は、Disk Polling Service と連携して、空き領域およびボリュームの状態を監視し、ディスクに空きがない状態を検出します。
220	dps	NetBackup クライアントの Disk Polling Service。
221	mpms	MPMS (Media Performance Monitor Service) は、RMMS 内のすべてのメディアサーバー上で実行され、ホストの CPU 負荷および空きメモリの情報を収集します。
222	nbrmms	RMMS (Remote Monitoring and Management Service) は、EMM でメディアサーバー上のディスクストレージの検出および構成に使用するコンジットです。
226	nbstserv	このストレージサービスは、ライフサイクルイメージの複製操作を制御します。
230	rdsd	RDSM (Remote Disk Service Manager) インターフェースは Remote Manager and Monitor Service で動作します。RDMS はメディアサーバー上で動作します。
231	nbevtmgr	Event Manager Service は、システムの連携のために非同期イベント管理サービスを提供します。
248	bmrlauncher	Windows BMR Fast Restore イメージの BMR Launcher Utility は、BMR 環境を構成します。
254	SPSV2RecoveryAsst	NetBackup クライアントの Recovery Assistant (SharePoint Portal Server 用)。

オリジネータ ID	エンティティ	説明
261	aggs	アーティファクトジェネレータによって生成されたソース。
263	wingui	Windows 版 NetBackup 管理コンソール。
271	nbecmsg	レガシーエラーコード。
272	expmgr	Expiration Manager はストレージライフサイクル操作の容量管理およびイメージの期限切れを処理します。
286	nbkms	暗号化キー管理サービスは、メディアサーバーの NetBackup Tape Manager プロセスに暗号化キーを提供する、マスターサーバーベースの対称キー管理サービスです。
293	nbaudit	NetBackup Audit Manager。
294	nbauditmsgs	NetBackup 監査メッセージ。
309	ncf	NetBackup Client Framework。
311	ncfnbservercom	NetBackup クライアント/サーバー通信。
317	ncfbedspi	NetBackup クライアント Beds プラグイン。
318	ncfwinpi	NetBackup クライアント Windows プラグイン。
321	dbaccess	NetBackup Relational Database アクセスライブラリ。
348	ncforaclepi	NetBackup クライアント Oracle プラグイン。
351	ncflbc	ライブ参照クライアントです。
352	ncfgre	個別リストアです。
355	ncftarpi	NetBackup TAR プラグイン。
356	ncfvxmspi	NetBackup クライアント VxMS プラグイン。
357	ncfnbrestore	NetBackup リストア。
359	ncfnbbrowse	NetBackup ブラウザ。
360	ncforautil	NetBackup クライアント Oracle ユーティリティ。
361	ncfdb2pi	NetBackup クライアント DB2 プラグイン。
362	nbars	NetBackup Agent Request Service。
363	dars	データベースエージェント要求によるサーバーのプロセスコールです。

オリジネータ ID	エンティティ	説明
366	ncfnbcs	NetBackup Client Service。
369	impmgr	NetBackup インポートマネージャ。
371	nbim	Indexing Manager。
372	nbhsm	保留サービスです。
375	ncfnbusearchserverpi	NetBackup クライアント検索サーバープラグイン。
377	ncfnbdiscover	NetBackup クライアントコンポーネント検出。
380	ncfnbquiescence	NetBackup クライアントコンポーネントの静止または静止解除。
381	ncfnbdboffline	NetBackup クライアントコンポーネントのオフライン化またはオンライン化。
386	ncfvmwarepi	NetBackup NCF VMware プラグイン。
387	nbrntd	NetBackup Remote Network Transport。複数のバックアップストリームが同時に実行された場合、Remote Network Transport Service はログファイルに大量の情報を書き込みます。このような場合、OID 387 のログレベルを 2 以下に設定します。
395	stsem	STS Event Manager です。
396	nbutils	NetBackup ユーティリティ。
400	nbdisco	NetBackup Discovery。
401	ncfmssqlpi	NetBackup クライアント MSSQL プラグイン。
402	ncfexchangepi	NetBackup クライアント Exchange プラグイン。
403	ncfsharepointpi	NetBackup クライアント SharePoint プラグイン。
412	ncffilesyspi	NetBackup クライアントファイルシステムプラグイン。
480	libvcloudsuite	NetBackup vCloudSuite ライブラリ。
486	nbpxyhelper	vnetd プロキシヘルパープロセス。
490	nbpxytnl	vnetd プロキシの HTTP トンネル。
491	ncfcloudpi	NetBackup クラウド検出プラグイン
497	ncfcloudpi	NetBackup クラウド検出プラグイン

## 統合ログファイルの場所の変更について

統合ログファイルは、大量のディスク領域を使用する可能性があります。必要に応じて、次を入力して異なる場所にそれらを書き込みます。ただし、**NFS** または **CIFS** などのリモートファイルシステムにはログを保存しないでください。リモートで格納されたログはサイズが大きくなる場合があり、重大なパフォーマンスの問題につながる可能性があります。

UNIX の場合 `/usr/opensv/netbackup/bin/vxlogcfg -a -p NB -o Default -s LogDirectory=new_log_path`

ここで、`new_log_path` は、`/bigdisk/logs` などのフルパスです。

Windows の場合 `install_path¥NetBackup¥bin¥vxlogcfg -a -p NB -o Default -s LogDirectory=new_log_path`

ここで、`new_log_path` は、`D:¥logs` などのフルパスです。

## 統合ログファイルのロールオーバーについて

ログファイルが大きくなりすぎないようにするため、またはログファイル作成のタイミングまたは頻度を制御するために、ログのロールオーバーオプションを設定できます。設定したファイルサイズまたは時間に達した場合、現在のログファイルは閉じられます。ログプロセスの新しいログメッセージは、新しいログファイルに書き込まれます (ロールオーバーされます)。

p.14 の「[ログの保持とログサイズ](#)」を参照してください。

ファイルサイズ、時刻、または経過時間に基づいて実行されるように、ログファイルのロールオーバーを設定できます。vxlogcfg **vxlogcfg** 表 1-9 コマンドを使用して、条件を設定します。

表 1-9 統合ログファイルのロールオーバーを制御する vxlogcfg オプション

オプション	説明
MaxLogFileSizeKB	RolloverMode に FileSize を設定した場合に、ログファイルが切り替えられる最大サイズを指定します。
RolloverAtLocalTime	RolloverMode に LocalTime を設定した場合に、ログファイルがロールオーバーされる時刻を指定します。
RolloverPeriodInSeconds	RolloverMode に Periodic を設定した場合に、ログファイルがロールオーバーされるまでの時間を秒数で指定します。

オプション	説明
MaxLogFileSizeKB または RolloverAtLocalTime	<p>ファイルサイズ制限またはローカル時間制限のいずれかが先に達したときは、いつでもログファイルのロールオーバーが実行されることを指定します。</p> <p>コマンドの例:</p> <pre>vxlogcfg -a -p 51216 -g Default MaxLogFileSizeKB=256 RolloverAtLocalTime=22:00</pre>
MaxLogFileSizeKB または RolloverPeriodInSeconds	<p>ファイルサイズ制限または期間制限のいずれかが先に達したときは、いつでもログファイルのロールオーバーが実行されることを指定します。</p>

vxlogcfg の詳しい説明は、『[NetBackup コマンドリファレンスガイド](#)』を参照してください。

デフォルトでは、ログファイルは、**51200 KB** のファイルサイズ単位でロールオーバーします。ログファイルのサイズが **51200 KB** に達すると、そのファイルは閉じられ、新しいログファイルが開かれます。

次の例では、**NetBackup (prodid 51216)** のロールオーバーモードを **Periodic** に設定しています。

```
# vxlogcfg -a --prodid 51216 --orgid 116 -s RolloverMode=Periodic
RolloverPeriodInSeconds=86400
```

前の例は **RolloverMode** オプションを指定して **vxlogcfg** コマンドを使います。nbpem (オリジネータ ID **116**) のロールオーバーモードを **Periodic** に設定します。また、nbpem のログファイルの次のロールオーバーが実施されるまでの間隔を **24 時間 (86400 秒)** に設定しています。

ログファイルのロールオーバーが行われ、ローテーション ID が増加しているファイル名の例を次に示します。

```
/usr/openv/logs/nbpem/51216-116-2201360136-041029-0000000000.log
/usr/openv/logs/nbpem/51216-116-2201360136-041029-0000000001.log
/usr/openv/logs/nbpem/51216-116-2201360136-041029-0000000002.log
```

さらに、ログファイルのローテーションを次で使うことができます。

- 統合ログ機能を使うサーバプロセスのログ  
p.21 の「[統合ログを使うエンティティのオリジネータ ID](#)」を参照してください。

- 特定のレガシーログ
- Bare Metal Restore プロセス `bmrsavecfg` が作成する統合ログファイル

## 統合ログファイルの再利用について

最も古いログファイルの削除は再利用と呼ばれます。統合ログファイルを次のように再利用できます。

p.14 の「[ログの保持とログサイズ](#)」を参照してください。

ログファイルの数を制限する

**NetBackup** が保持するログファイルの最大数を指定します。ログファイルの数が最大数を超えると、最も古いログファイルがログクリーンアップ時に削除対象になります。 `vxlogcfg` コマンドの `NumberOfLogFiles` オプションでその数を定義します。

次の例では、**NetBackup** (プロダクト ID 51216) の各統合ログオリジネータに許可されるログファイルの最大数を **8000** に設定しています。特定のオリジネータのログファイルの数が **8000** を超えると、最も古いログファイルがログクリーンアップ時に削除対象になります。

```
# vxlogcfg -a -p 51216 -o ALL -s  
NumberOfLogFiles=8000
```

p.36 の「[vxlogcfg を使用した統合ログの設定の例](#)」を参照してください。

ログファイルが保持される日数を指定する

[ログを保持する日数 (**Keep logs for days**)] プロパティを使用して、ログが保持される最大日数を指定します。最大日数に達すると、統合ログとレガシーログは自動的に削除されます。

**NetBackup** 管理コンソールの左ペインで、[**NetBackup の管理 (NetBackup Management)**]、[**ホストプロパティ (Host Properties)**]、[**マスターサーバー (Master Servers)**]の順に展開します。変更するサーバーをダブルクリックします。新しいダイアログボックスが表示されます。左ペインで[**ログ (Logging)**]、[**ログを保持する日数 (Keep logs for days)**]の順にクリックします。

ログファイルを明示的に削除する

リサイクルを開始し、ログファイルを削除するには、次のコマンドを実行します。

```
# vxlogmgr -a -d
```

`vxlogmgr` によってファイルを手動で削除または移動できない場合は、[ログを保持する (**Keep logs**)] プロパティに従って、古い統合ログおよびレガシーログが削除されます。

p.34 の「[vxlogmgr を使用した統合ログの管理の例](#)」を参照してください。

vxlogcfg LogRecycle オプションがオン (**true**) の場合、統合ログの[ログを保持する日数 (**Keep logs for days**)]設定は無効になります。この場合、統合ログファイルは、特定のオリジネータのログファイルの数が vxlogcfg コマンドの NumberOfLogFiles オプションに指定した数を超えると、削除されます。

## vxlogview コマンドを使用した統合ログの表示について

vxlogview コマンドを使用した場合だけ、統合ログの情報を正しく収集して表示することができます。統合ログファイルは、バイナリ形式のファイルで、一部の情報は関連するリソースファイルに含まれています。これらのログは次のディレクトリに保存されます。特定プロセスのファイルに検索を制限することによって vxlogview の結果をより速く表示することができます。

UNIX の場合      /usr/opensv/logs

Windows の場合    install\_path¥NetBackup¥logs

表 1-10      vxlogview 問い合わせ文字列のフィールド

フィールド名	形式	説明	例
PRODID	整数または文字列	プロダクト ID または製品の略称を指定します。	PRODID = 51216 PRODID = 'NBU'
ORGID	整数または文字列	オリジネータ ID またはコンポーネントの略称を指定します。	ORGID = 116 ORGID = 'nbpem'
PID	long 型の整数	プロセス ID を指定します。	PID = 1234567
TID	long 型の整数	スレッド ID を指定します。	TID = 2874950
STDATE	long 型の整数または文字列	秒単位またはロケール固有の短い形式の日時で開始日付を指定します。たとえば、「mm/dd/yy hh:mm:ss AM/PM」の形式を使用しているロケールなどがあります。	STDATE = 98736352 STDATE = '4/26/11 11:01:00 AM'
ENDATE	long 型の整数または文字列	秒単位またはロケール固有の短い形式の日時で終了日付を指定します。たとえば、「mm/dd/yy hh:mm:ss AM/PM」の形式を使用しているロケールなどがあります。	ENDATE = 99736352 ENDATE = '04/27/11 10:01:00 AM'

フィールド名	形式	説明	例
PREVTIME	文字列	hh:mm:ss の形式で、時間を指定します。このフィールドには、=、<、>、>= および <= の演算子だけを使用できます。	PREVTIME = '2:34:00'
SEV	整数	次の使用可能な重大度の種類のうちのいずれかを指定します。  0 = INFO 1 = WARNING 2 = ERR 3 = CRIT 4 = EMERG	SEV = 0  SEV = INFO
MSGTYPE	整数	次の使用可能なメッセージの種類のうちのいずれかを指定します。  0 = DEBUG (デバッグメッセージ) 1 = DIAG (診断メッセージ) 2 = APP (アプリケーションメッセージ) 3 = CTX (コンテキストメッセージ) 4 = AUDIT (監査メッセージ)	MSGTYPE = 1  MSGTYPE = DIAG
CTX	整数または文字列	識別子の文字列としてコンテキストトークンを指定するか、'ALL' を指定してすべてのコンテキストインスタンスを取得して表示します。このフィールドには、= および != の演算子だけを使用できます。	CTX = 78  CTX = 'ALL'

表 1-11 日付を含む問い合わせ文字列の例

例	説明
(PRODID == 51216) && ((PID == 178964)    ((STDATE == '2/5/15 09:00:00 AM') && (ENDATE == '2/5/15 12:00:00 PM')))	2015 年 2 月 5 日の午前 9 時から正午までを対象に NetBackup プロダクト ID 51216 のログファイルメッセージを取り込みます。



例	説明
<pre>((prodid = 'NBU') &amp;&amp; ((stdate &gt;= '11/18/14 00:00:00 AM') &amp;&amp; (enddate &lt;= '12/13/14 12:00:00 PM')))    ((prodid = 'BENT') &amp;&amp; ((stdate &gt;= '12/12/14 00:00:00 AM') &amp;&amp; (enddate &lt;= '12/25/14 12:00:00 PM')))</pre>	<p>2014 年 11 月 18 日から 2014 年 12 月 13 日までを対象に NetBackup プロダクト NBU のログメッセージを取り込み、2014 年 12 月 12 日から 2014 年 12 月 25 日までを対象に NetBackup プロダクト BENT のログメッセージを取り込みます。</p>
<pre>(STDATE &lt;= '04/05/15 0:0:0 AM')</pre>	<p>2015 年 4 月 5 日、またはその前に記録されたすべてのインストール済み Veritas 製品のログメッセージを取得します。</p>

## vxlogview を使用した統合ログの表示の例

次の例は、vxlogview コマンドを使って統合ログを表示する方法を示します。

表 1-12 vxlogview コマンドの使用例

項目	例
ログメッセージの全属性の表示	<pre>vxlogview -p 51216 -d all</pre>
ログメッセージの特定の属性の表示	<p>NetBackup (51216) のログメッセージの日付、時間、メッセージの種類およびメッセージテキストだけを表示します。</p> <pre>vxlogview --prodid 51216 --display D,T,m,x</pre>
最新のログメッセージの表示	<p>オリジネータ 116 (nbpem) によって 20 分以内に作成されたログメッセージを表示します。-o 116 の代わりに、-o nbpem を指定することもできます。</p> <pre># vxlogview -o 116 -t 00:20:00</pre>
特定の期間からのログメッセージの表示	<p>指定した期間内に nbpem で作成されたログメッセージを表示します。</p> <pre># vxlogview -o nbpem -b "05/03/15 06:51:48 AM" -e "05/03/15 06:52:48 AM"</pre>

項目	例
より速い結果の表示	<p>プロセスのオリジネータを指定するのに <code>-i</code> オプションを使うことができます。</p> <pre># vxlogview -i nbpem</pre> <p><code>vxlogview -i</code> オプションは、指定したプロセス (<code>nbpem</code>) が作成するログファイルのみを検索します。検索するログファイルを制限することで、<code>vxlogview</code> の結果が速く戻されます。一方、<code>vxlogview -o</code> オプションでは、指定したプロセスによって記録されたメッセージのすべての統合ログファイルが検索されます。</p> <p><b>メモ:</b> サービスではないプロセスに <code>-i</code> オプションを使用すると、<code>vxlogview</code> によってメッセージ [ログファイルが見つかりません。(<b>No log files found</b>)] が戻されます。サービスではないプロセスには、ファイル名にオリジネータ ID がありません。この場合、<code>-i</code> オプションの代わりに <code>-o</code> オプションを使用します。</p> <p><code>-i</code> オプションはライブラリ (<b>137</b>、<b>156</b>、<b>309</b> など) を含むそのプロセスの一部であるすべての <b>OID</b> のエントリを表示します。</p>
ジョブ ID の検索	<p>特定のジョブ ID のログを検索できます。</p> <pre># vxlogview -i nbpem   grep "jobid=job_ID"</pre> <p><code>jobid=</code>という検索キーは、スペースを含めず、すべて小文字で入力します。</p> <p>ジョブ ID の検索には、任意の <code>vxlogview</code> コマンドオプションを指定できます。この例では、<code>-i</code> オプションを使用してプロセスの名前 (<code>nbpem</code>) を指定しています。このコマンドはジョブ ID を含むログエントリのみを返します。<code>jobid=job_ID</code> を明示的に含まないジョブの関連エントリは欠落します。</p>

## vxlogmgr を使用した統合ログの管理の例

次の例は、`vxlogmgr` コマンドを使って統合ログファイルを管理する方法を示します。ログファイルの管理は、ログファイルの削除や移動などの操作を含んでいます。

表 1-13 vxlogmgr コマンドの使用例

項目	例
ログファイルの表示	<p><code>nbrb</code> サービスのすべての統合ログファイルを表示します。</p> <pre># vxlogmgr -s -o nbrb /usr/openv/logs/nbrb/51216-118-1342895976-050503-00.log /usr/openv/logs/nbrb/51216-118-1342895976-050504-00.log /usr/openv/logs/nbrb/51216-118-1342895976-050505-00.log Total 3 file(s)</pre>

項目	例
最も古いログファイルの削除	<pre>vxlogcfg NumberOfLogFiles オプションに 1 が設定されている場合、次の例を実行すると、nbrb サービスのログファイルのうち、最も古い 2 つのログファイルが削除されます。  # vxlogcfg -a -p 51216 -o nbrb -s NumberOfLogFiles=1 # vxlogmgr -d -o nbrb -a Following are the files that were found: /usr/opensv/logs/nbrb/51216-118-1342895976-050504-00.log /usr/opensv/logs/nbrb/51216-118-1342895976-050503-00.log Total 2 file(s) Are you sure you want to delete the file(s)? (Y/N): Y Deleting /usr/opensv/logs/nbrb/51216-118-1342895976-050504-00.log ... Deleting /usr/opensv/logs/nbrb/51216-118-1342895976-050503-00.log ...</pre>
最も新しいログファイルの削除	<p><b>NetBackup</b> によって 15 日以内に作成されたすべての統合ログファイルを削除します。</p> <pre># vxlogmgr -d --prodid 51216 -n 15</pre> <p>ログファイルを削除する前に、それらのログファイルを必ず切り替え (ローテーション) します。</p>
特定のオリジネータのログファイルの削除	<p>オリジネータが nbrb のすべての統合ログファイルを削除します。</p> <pre># vxlogmgr -d -o nbrb</pre> <p>ログファイルを削除する前に、それらのログファイルを必ず切り替え (ローテーション) します。</p>
すべてのログファイルの削除	<p><b>NetBackup</b> のすべての統合ログファイルを削除します。</p> <pre># vxlogmgr -d -p NB</pre> <p>ログファイルを削除する前に、それらのログファイルを必ず切り替え (ローテーション) します。</p>

項目	例
ログファイル数の管理	<p>vxlogmgr コマンドを、vxlogcfg コマンドの NumberOfLogFiles オプションと組み合わせて使用することで、ログファイルを手動で削除できます。</p> <p>たとえば、NumberOfLogFiles オプションが <b>2</b> に設定され、<b>10</b> の統合ログファイルがあり、クリーンアップが実行されていないとします。次を入力することで、最も新しい <b>2</b> つのログファイルを保持し、他のすべてのオリジネータを削除します。</p> <pre># vxlogmgr -a -d</pre> <p>次のコマンドでは、すべての PBX オリジネータの <b>2</b> つの最新のログファイルが保持されます。</p> <pre># vxlogmgr -a -d -p ics</pre> <p>次のコマンドを実行すると、nbrb サービスの古いログファイルだけを削除します。</p> <pre># vxlogmgr -a -d -o nbrb</pre>
ディスク領域の使用状況の管理	<p>cron ジョブなどで vxlogmgr -a -d コマンドを定期的に行うことで、ログを削除したり、統合ログが使用しているディスク領域を監視できます。</p> <p>特定のオリジネータが使用するディスク領域は、次のようにして計算できます。</p> <p>オリジネータの NumberOfLogFiles * オリジネータの MaxLogFileSizeKB</p> <p>統合ログ機能が使用する合計ディスク領域は、それぞれのオリジネータが使用するディスク領域の合計です。すべてのオリジネータの NumberOfLogFiles 設定および MaxLogFileSizeKB 設定が変更されていない場合、統合ログ機能が使用する合計ディスク容量は次のとおりです。</p> <p>オリジネータの数 * デフォルトの MaxLogFileSizeKB * デフォルトの NumberOfLogFiles</p> <p>vxlogcfg コマンドを使って、現在の統合ログ設定を表示します。</p> <p>たとえば、次の条件を想定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ vxlogmgr -a -d -p NB が、1 時間に 1 回の cron ジョブに構成されている。</li> <li>■ すべてのオリジネータの MaxLogFileSizeKB および NumberOfLogFiles が、デフォルト設定のままで変更されていない。</li> <li>■ ホストのアクティブな NetBackup オリジネータの数は <b>10</b> です。(BMR も NDMP も実行していない NetBackup マスターサーバーに特有)</li> <li>■ MaxLogFileSizeKB のデフォルトが <b>51200</b> である。</li> <li>■ NumberOfLogFiles のデフォルトが <b>3</b> である。</li> </ul> <p>統合ログ機能が使用する合計ディスク領域を計算するには、上記の式に例からの値を挿入します。結果として、次の処理が行われます。</p> <p><b>10 * 51200 * 3 KB = 1,536,000 KB</b> の追加のディスク領域が 1 時間ごとに使用されます。</p>

## vxlogcfg を使用した統合ログの設定の例

次の点に注意してください。

- vxlogcfg コマンドでのみ、統合ログの診断メッセージおよびデバッグメッセージをオフに設定できます。
- 絶対パスを指定する必要があります。相対パスを使わないでください。

表 1-14 vxlogcfg コマンドの使用例

項目	例
最大ログファイルサイズの設定	<p>デフォルトでは、統合ログファイルの最大サイズは <b>51200 KB</b> です。ログファイルのサイズが <b>51200 KB</b> に達すると、そのファイルは閉じられ、新しいログファイルが開かれます。</p> <p>MaxLogFileSizeKB オプションを使用して最大ファイルサイズを変更できます。次のコマンドでは、<b>NetBackup</b> 製品のデフォルトの最大ログサイズが <b>100000 KB</b> に変更されます。</p> <pre># vxlogcfg -a -p 51216 -o Default -s MaxLogFileSizeKB=100000</pre> <p>MaxLogFileSizeKB を有効にするには、RolloverMode オプションに FileSize を設定する必要があります。</p> <pre># vxlogcfg -a --prodid 51216 --orgid Default -s RolloverMode=FileSize</pre> <p>MaxLogFileSizeKB は、オリジネータごとに設定できます。構成されていないオリジネータではデフォルト値が使用されます。次の例では、nbrb サービス (オリジネータ ID <b>118</b>) のデフォルト値を上書きしています。</p> <pre># vxlogcfg -a -p 51216 -o nbrb -s MaxLogFileSizeKB=1024000</pre>
ログの再利用の設定	<p>次の例では、nbemm ログ (オリジネータ ID <b>111</b>) に対して自動ログファイル削除を設定しています。</p> <pre># vxlogcfg -a --prodid 51216 --orgid 111 -s RolloverMode=FileSize MaxLogFileSizeKB=512000 NumberOfLogFiles=999 LogRecycle=TRUE</pre> <p>この例では、nbemm ログのロールオーバーモードを <b>FileSize</b> に設定し、ログの再利用をオンに設定しています。ログファイルの数が <b>999</b> を超えると、最も古いログファイルが削除されます。例 5 に、ログファイルの数を制御する方法を示します。</p>
デバッグレベルおよび診断レベルの設定	<p>次の例は、プロダクト ID <b>NetBackup (51216)</b> のデフォルトのデバッグレベルおよび診断レベルを設定しています。</p> <pre># vxlogcfg -a --prodid 51216 --orgid Default -s DebugLevel=1 DiagnosticLevel=6</pre>

項目	例
統合ログ機能の設定の表示	<p>次の vxlogcfg の例では、特定のオリジネータ (nbrb サービス) で有効になっている統合ログ機能の設定を表示する方法を示しています。出力に MaxLogFileSizeKB、NumberOfLogFiles、RolloverMode が含まれていることに注意してください。</p> <pre># vxlogcfg -l -o nbrb -p NB  Configuration settings for originator 118, of product 51,216... LogDirectory = /usr/opensv/logs/nbrb/ DebugLevel = 1 DiagnosticLevel = 6 DynaReloadInSec = 0 LogToStdout = False LogToStderr = False LogToOslog = False RolloverMode = FileSize   LocalTime LogRecycle = False MaxLogFileSizeKB = 51200 RolloverPeriodInSeconds = 43200 RolloverAtLocalTime = 0:00 NumberOfLogFiles = 3 OIDNames = nbrb AppMsgLogging = ON L10nLib = /usr/opensv/lib/libvxexticu L10nResource = nbrb L10nResourceDir = /usr/opensv/resources SyslogIdent = VRTS-NB SyslogOpt = 0 SyslogFacility = LOG_LOCAL5 LogFilePermissions = 664</pre>

## レガシーログについて

NetBackup レガシーデバッグログの場合、プロセスが個別のログディレクトリにデバッグアクティビティのログファイルを作成します。デフォルトでは、NetBackup は次の場所にログディレクトリのサブセットのみを作成します。

Windows `install_path¥NetBackup¥logs`  
`install_path¥Volmgr¥debug`

UNIX `/usr/opensv/netbackup/logs`  
`/usr/opensv/volmgr/debug`

レガシーログフォルダ内でシンボリックリンクまたはハードリンクを使用しないことを推奨します。

ルート以外のユーザーまたは管理者以外のユーザーに対して実行されるプロセスがあり、レガシーログフォルダ内にログが記録されていない場合は、必要なユーザーに対して `mklogdir` コマンドを使用してフォルダを作成できます。

ルート以外のユーザーまたは管理者以外のユーザー用にコマンドラインを実行するには (**NetBackup** サービスが実行されていない場合のトラブルシューティング)、特定のコマンドライン用のユーザーフォルダを作成することをお勧めします。フォルダは、`mklogdir` コマンドを使用して、またはルート以外のユーザーや管理者以外のユーザー権限で手動で作成できます。

レガシーログを使用するには、プロセスのログファイルディレクトリが存在している必要があります。ディレクトリがデフォルトで作成されていない場合は、ログアシスタントまたは `mklogdir` バッチファイルを使用してディレクトリを作成できます。または、手動でディレクトリを作成することもできます。プロセスのログ記録を有効にすると、プロセスの開始時にログファイルが作成されます。ログファイルがあるサイズに達すると、**NetBackup** プロセスはそのファイルを閉じて新しいログファイルを作成します。

次のバッチファイルを使用して、すべてのログディレクトリを作成できます。

- **Windows** の場合: `install_path¥NetBackup¥Logs¥mklogdir.bat`
- **UNIX** の場合: `/usr/opensv/netbackup/logs/mklogdir`

## 詳細情報

`mklogdir` コマンドについて詳しくは、『**NetBackup コマンドリファレンスガイド**』を参照してください。

p.44 の「サーバーのレガシーデバッグログのディレクトリ名」を参照してください。

p.46 の「メディアおよびデバイス管理のレガシーデバッグログのディレクトリ名」を参照してください。

p.43 の「レガシーログのファイル名の形式」を参照してください。

## レガシーログを使う UNIX クライアントプロセス

多くの UNIX クライアントのプロセスでレガシーログが使用されます。UNIX クライアントでレガシーデバッグログを有効にするには、次のディレクトリに適切なサブディレクトリを作成します。

次のバッチファイルを使用して、すべてのデバッグログディレクトリを一度に作成することができます。

**Windows** の場合 `install_path¥NetBackup¥Logs¥mklogdir.bat`

UNIX の場合 /usr/opensv/netbackup/logs/mklogdir

表 1-15 レガシーログを使う UNIX クライアントプロセス

ディレクトリ	関連するプロセス
bp	メニュー方式のクライアントユーザーインターフェースプログラム。
bparchive	アーカイブプログラム。bp のデバッグにも使用できます。
bpbackup	バックアッププログラム。bp のデバッグにも使用できます。
bpbkar	バックアップイメージの生成に使用されるプログラム。
bpcd	<b>NetBackup Client</b> デーモンまたは <b>Client Manager</b> 。
bpclimagelist	クライアントの <b>NetBackup</b> イメージまたはリムーバブルメディアの状態レポートを生成するコマンドラインユーティリティ。
bpclntcmd	<b>NetBackup</b> システムの機能のテストとファイバートランスポートサービスの有効化を行うコマンドラインユーティリティ。
bphdb	<b>NetBackup</b> データベースエージェントクライアントで、データベースをバックアップするためのスクリプトを起動するプログラム。 詳しくは、該当する <b>NetBackup</b> データベースエージェントの管理者ガイドを参照してください。
bpjava-msvc	<b>NetBackup Java</b> アプリケーションのサーバー認証サービス。このサービスは、 <b>NetBackup Java</b> インターフェースアプリケーションの起動中に、inetd によって起動されます。このプログラムによって、アプリケーションを起動したユーザーが認証されます。
bpjava-usvc	bpjava-msvc によって起動される <b>NetBackup</b> プログラム。 <b>NetBackup Java</b> バックアップ、アーカイブおよびリストア (BAR) インターフェースを起動すると表示されるログオンダイアログボックスでログオンに成功すると起動されます。このプログラムによって、bpjava-msvc が実行されているホスト上の <b>Java</b> ベースのユーザーインターフェースから送信されるすべての要求が処理されます。
bplist	バックアップおよびアーカイブを実行されたファイルを表示するプログラム。bp をデバッグするのにも役立ちます。
bpmount	複数のデータストリームに対するローカルマウントポイントおよびワイルドカード拡張を決定するプログラム。
bporaexp	クライアントのコマンドラインプログラム。 <b>Oracle</b> のデータを <b>XML</b> 形式でエクスポートします。サーバーの bprd と通信します。
bporaexp64	クライアントの <b>64</b> ビットコマンドラインプログラム。 <b>Oracle</b> のデータを <b>XML</b> 形式でエクスポートします。サーバーの bprd と通信します。
bporaimp	クライアントのコマンドラインプログラム。 <b>Oracle</b> のデータを <b>XML</b> 形式でインポートします。サーバーの bprd と通信します。



ディレクトリ	関連するプロセス
bporaimp64	クライアントの 64 ビットコマンドラインプログラム。Oracle のデータを XML 形式でインポートします。サーバーの bprd と通信します。
bprestore	リストアッププログラム。bp のデバッグにも使用できます。
bptestnetconn	ホストの任意の指定のリスト (NetBackup 構成のサーバーリストを含む) での DNS と接続の問題をテストおよび分析します。
db_log	これらのログについて詳しくは、NetBackup Database Extension 製品に付属のマニュアルを参照してください。
mtfrd	これらのログには、mtfrd プロセスの情報が含まれ、Backup Exec メディアのインポートおよびリストアの各フェーズ 2 に使用されます。
tar	リストアップ時の nbtar プロセス。
user_ops	<p>user_ops ディレクトリは、NetBackup のインストール時に、すべてのサーバーおよびクライアント上に作成されます。NetBackup Java インターフェースプログラムは、このディレクトリを使って、[バックアップ、アーカイブおよびリストア (Backup, Archive, and Restore)] プログラム (jbpSA) が生成する一時ファイル、ジョブファイルおよび進捗ログファイルを格納します。すべての Java ベースのプログラムで操作を正常に実行するには、このディレクトリが存在し、だれでも読み込み、書き込みおよび実行できるように許可モードを設定している必要があります。このディレクトリには、Java ベースのプログラムを使用するすべてのユーザー用のディレクトリが含まれます。</p> <p>また、NetBackup Java を実行可能なプラットフォーム上では、NetBackup Java インターフェースのログファイルが、nbjlogs サブディレクトリに書き込まれます。user_ops ディレクトリ階層にあるすべてのファイルは、KEEP_LOGS_DAYS 構成オプションの設定に従って削除されます。</p>

## レガシーログを使う PC クライアントプロセス

ほとんどの PC クライアントプロセスでレガシーログが使用されます。Windows クライアントで詳細なレガシーデバッグログを有効にするには、次の場所にディレクトリを作成します。作成するディレクトリ名はログを作成するプロセスに対応します。

C:\Program Files\VERITAS\NetBackup\Logsv

表 1-16 レガシーログを使う PC クライアントプロセス

ディレクトリ	NetBackup クライアント	説明
bpinetd	すべての Windows クライアント	クライアントのサービスログ。これらのログには、bpinetd32 プロセスの情報が含まれます。
bparchive	すべての Windows クライアント	コマンドラインから実行されるアーカイブプログラム。
bpbackup	すべての Windows クライアント	コマンドラインから実行されるバックアッププログラム。

ディレクトリ	NetBackup クライアント	説明
bpbkar	すべての Windows クライアント	<b>Backup Archive Manager</b> 。これらのログには、bpbkar32 プロセスの情報が含まれます。
bpcd	すべての Windows クライアント	<b>NetBackup Client</b> デーモンまたは <b>Client Manager</b> 。これらのログには、サーバーとクライアント間の通信の情報が含まれます。
bpjava-msvc		<b>NetBackup Java</b> アプリケーションのサーバー認証サービス。このサービスは、 <b>NetBackup Java</b> インターフェースアプリケーションの起動中に、 <b>Client Services</b> によって起動されます。このプログラムによって、アプリケーションを起動したユーザーが認証されます。(すべての Windows プラットフォーム)
bpjava-usvc		bpjava-msvc によって起動される <b>NetBackup</b> プログラム。 <b>NetBackup Java</b> バックアップ、アーカイブおよびリストア (BAR) インターフェースを起動すると表示されるログオンダイアログボックスでログオンに成功すると起動されます。このプログラムによって、bpjava-msvc が実行されている <b>NetBackup</b> ホスト上の <b>Java</b> ベースのユーザーインターフェースから送信されるすべての要求が処理されます。(すべての Windows プラットフォーム)
bplist	すべての Windows クライアント	コマンドラインから実行される表示プログラム。
bpmount	すべての Windows クライアント	クライアント上で複数ストリームクライアントのドライブ名を収集するために使用されるプログラム。
bprestore	すべての Windows クライアント	コマンドラインから実行されるリストアプログラム。
bptestnetconn	すべての Windows クライアント	ホストの任意の指定のリスト ( <b>NetBackup</b> 構成のサーバーリストを含む) での <b>DNS</b> と接続の問題のテストおよび分析に役立つ複数のタスクを実行するプログラム。
tar	すべての Windows クライアント	tar 処理。これらのログには、tar32 プロセスの情報が含まれます。

ディレクトリ	NetBackup クライアント	説明
user_ops	すべての Windows クライアント	<p>user_ops ディレクトリは、NetBackup のインストール時に、すべてのサーバーおよびクライアント上に作成されます。NetBackup Java インターフェースプログラムでは、[バックアップ、アーカイブおよびリストア (Backup, Archive, and Restore)]プログラム (jbpSA) によって生成された一時ファイル、ジョブファイルおよび進捗ログファイルが、このディレクトリに格納されます。すべての Java ベースのプログラムで操作を正常に実行するには、このディレクトリが存在し、だれでも読み込み、書き込みおよび実行できるように許可モードを設定する必要があります。user_ops ディレクトリには、Java ベースのプログラムを使用するすべてのユーザー用のディレクトリが含まれます。</p> <p>また、NetBackup Java を実行可能なプラットフォーム上では、NetBackup Java インターフェースのログファイルが、nbjlogs サブディレクトリに書き込まれます。user_ops ディレクトリ階層のすべてのファイルは、KEEP_LOGS_DAYS 構成オプションの設定に従って削除されます。</p>

## レガシーログのファイル名の形式

NetBackup レガシーログは次の形式の名前を持つデバッグログファイルを作成します。

```
user_name.mmddyy_nnnnn.log
```

ファイル名には次の要素が含まれます。

- user\_name** これはプロセスを実行するユーザーの名前で、のようになります。
- UNIX の root ユーザーの場合、**user\_name** は root です。
  - UNIX の root ユーザー以外のユーザーの場合、**user\_name** はユーザーのログイン ID です。
  - Windows の管理者グループに属するすべてのユーザーの場合、**user\_name** は ALL\_ADMINS です。
  - Windows のユーザーの場合、**user\_name** は username@domain\_name または username@machine\_name です。
- mmddyy** これは NetBackup がログファイルを作成した月、日、年です。
- nnnnn** これはログファイルのカウンタ (ローテーション番号) です。カウンタがログファイル数の設定値を超えると、最も古いログファイルが削除されます。
- MAX\_NUM\_LOGFILES 構成パラメータでプロセスごとのレガシーログファイルの最大数を設定します。

root 以外または非管理呼び出しプロセスログの新しいフォルダ構造は、プロセスログディレクトリ名の下に作成されます。

次に例を示します。

```
/usr/opensv/netbackup/logs/tar/root.031020_00001.log
```

```
/usr/opensv/netbackup/log/tar/usr1/usr1.031020_00001.log
```

root 以外のユーザー **usr1** の場合、ルート以外のユーザー名のディレクトリは、それぞれの **NetBackup** プロセスの下に作成されます。

## サーバーのレガシーデバッグログのディレクトリ名

**NetBackup** はサーバーのレガシーログ用に特定のディレクトリを作成します。各ディレクトリはプロセスに対応します。指定しない場合、各ディレクトリは次のディレクトリの下に作成されます。

Windows の場合 `install_path¥NetBackup¥logs`

UNIX の場合 `/usr/opensv/netbackup/logs`

UNIX システムでは、`/usr/opensv/netbackup/logs` ディレクトリの `README` ファイルも参照してください。

表 1-17 に、サーバーのレガシーデバッグログをサポートするために作成する必要があるディレクトリを示します。

表 1-17 レガシーデバッグログのディレクトリ名

ディレクトリ	関連するプロセス
admin	管理コマンド
bpbrm	NetBackup Backup Restore Manager
bpcd	NetBackup Client デーモンまたは Client Manager。このプロセスは NetBackup Client Service によって起動されます。
bpjobd	NetBackup Jobs Database Manager プログラム
bpdm	NetBackup ディスクマネージャ
bpdbm	NetBackup データベースマネージャ。このプロセスは、マスターサーバー上だけで実行されます。Windows システムでは、これは NetBackup Database Manager サービスです。

ディレクトリ	関連するプロセス
bpjava-msvc	<p><b>NetBackup Java</b> アプリケーションのサーバー認証サービス。このサービスは、<b>NetBackup</b> インターフェースアプリケーションの起動時に開始されます。<b>UNIX</b> サーバーの場合は、<b>inetd</b> によって起動されます。<b>Windows</b> サーバーの場合は、<b>NetBackup Client Service</b> によって起動されます。</p> <p>このプログラムによって、アプリケーションを起動したユーザーが認証されます。</p>
bpjava-susvc	<p>bpjava-msvc によって起動される <b>NetBackup</b> プログラム。<b>NetBackup</b> インターフェースを起動すると表示されるログオンダイアログボックスでログオンに成功すると起動されます。このプログラムによって、bpjava-msvc プログラムが実行されている <b>NetBackup</b> マスターサーバーまたはメディアサーバーホスト上の <b>Java</b> ベースのユーザーインターフェースから送信されるすべての要求が処理されます (すべての <b>Windows</b> プラットフォーム)。</p>
bprd	<p><b>NetBackup Request</b> デーモン。<b>Windows</b> システムでは、このプロセスは <b>NetBackup Request Manager</b> サービスと呼ばれます。</p>
bpsynth	<p>合成バックアップのための <b>NetBackup</b> プロセス。nbjbm は bpsynth を開始します。bpsynth はマスターサーバー上で実行されます。</p>
bptm	<p><b>NetBackup</b> テープ管理プロセス</p>
nbatd	<p>認証デーモン (<b>UNIX</b> と <b>Linux</b>) またはサービス (<b>Windows</b>)。nbatd は <b>NetBackup</b> サービスまたはデーモンのインターフェースへのアクセスを認証します。</p>
nbazd	<p>認可デーモン (<b>UNIX</b> と <b>Linux</b>) またはサービス (<b>Windows</b>)。nbazd は <b>NetBackup</b> サービスまたはデーモンのインターフェースへのアクセスを認可します。</p>
syslogs	<p>システムログ</p> <p>ltid またはロボットソフトウェアのトラブルシューティングを行うには、システムのログを有効にしておく必要があります。syslogd のマニュアルページを参照してください。</p>
user_ops	<p>user_ops ディレクトリは、<b>NetBackup</b> のインストール時に、すべてのサーバーおよびクライアント上に作成されます。<b>NetBackup</b> インターフェースプログラムでは、[バックアップ、アーカイブおよびリストア (<b>Backup, Archive, and Restore</b>)] プログラム (jbpSA) によって生成された一時ファイル、ジョブファイルおよび進捗ログファイルが、このディレクトリに格納されます。すべての <b>Java</b> ベースのプログラムで操作を正常に実行するには、このディレクトリが存在し、だれでも読み込み、書き込みおよび実行できるように許可モードを設定している必要があります。user_ops ディレクトリには、<b>Java</b> ベースのプログラムを使用するすべてのユーザー用のディレクトリが含まれます。</p> <p><b>NetBackup Java</b> インターフェースのログファイルが、nbjlogs サブディレクトリに書き込まれます。user_ops ディレクトリ階層のすべてのファイルは、KEEP_LOGS_DAYS 構成オプションの設定に従って削除されます。</p>

ディレクトリ	関連するプロセス
vnetd	<p><b>Veritas</b> ネットワークデーモン。ファイアウォールフレンドリなソケットの接続を作成するために使用されます。inetd(1M) プロセスによって起動されます。</p> <p><b>メモ:</b> /usr/opensv/logs ディレクトリまたは /usr/opensv/netbackup/logs に vnetd ディレクトリが存在する場合、ログはそのいずれかに記録されます。両方の場所に vnetd ディレクトリが存在している場合、/usr/opensv/netbackup/logs/vnetd だけにログが記録されます。</p>

## メディアおよびデバイス管理のレガシーデバッグログのディレクトリ名

次のディレクトリは、メディア管理プロセスとデバイス管理プロセスのレガシーログを有効にします。**NetBackup** では、デバッグ用の各ディレクトリに、ログファイルが毎日 1 つずつ作成されます。各ディレクトリはプロセスに対応します。指定されない場合、各ディレクトリは次のディレクトリの下に作成する必要があります。

Windows の場合 `install_path\Volmgr\debug`

UNIX の場合 `/usr/opensv/volmgr/debug`

表 1-18 メディアおよびデバイスの管理のレガシーデバッグログ

ディレクトリ	関連するプロセス
acsssi	UNIX の場合、NetBackup と StorageTek ACSLS サーバー間のトランザクションのデバッグ情報。
デーモン	vmd (Windows の場合、NetBackup Volume Manager サービス) のデバッグ情報、および関連するプロセス (oprdr および rdevmi)。ディレクトリの作成後に vmd を停止して再起動します。
ltid	Media Manager device デーモン ltid (UNIX の場合) または NetBackup Device Manager サービス (Windows の場合)、および avrd のデバッグ情報。ディレクトリの作成後に ltid を停止して再起動します。
reqlib	vmd または EMM にメディア管理サービスを要求するプロセスのデバッグ情報。ディレクトリの作成後に vmd を停止して再起動します。
robots	t1dcd、t18cd、t14d デーモンを含む、すべてのロボットデーモンのデバッグ情報。ロボットデーモンを停止して、再起動します。
tpcommand	tpconfig、tpautoconf などのコマンド、および NetBackup 管理コンソールによるデバイス構成のデバッグ情報。
vmscd	NetBackup 状態収集デーモンのデバッグ情報。ディレクトリの作成後に vmscd を停止して再起動します。

## メディアおよびデバイスの管理ログの無効化

次のディレクトリを削除するか、または名前を変更することによってデバッグログを無効にできます。

Windows の場合: NetBackup `install_path\Volmgr\debug\daemon`  
Volume Manager サービス

UNIX の場合: vmd コマンド `/usr/opensv/volmgr/debug/daemon`

## レガシーログファイルに書き込まれる情報量を制御する方法

レガシーログレベルを設定して、NetBackup プロセスがログに書き込む情報量を増やすことができます。

メディアおよびデバイスの管理以外のレガシーログに影響する設定を次に示します。

- グローバルログレベルを上げると、統合ログ機能にも影響します。
- UNIX の場合、`/usr/opensv/netbackup/bp.conf` ファイルに `VERBOSE` エントリを追加します。  
値を指定しないで `VERBOSE` を入力すると、詳細度の値はデフォルトで `1` に設定されます。より詳細なログを作成するには、`VERBOSE = 2` (またはそれ以上の値) と入力します。この設定は、レガシーログだけに影響します。

---

**警告:** 詳細度の値を高く設定すると、デバッグログのサイズは非常に大きくなる可能性があります。

---

- 個々のプロセスのログレベルを設定します。  
また、次のとおり、個々のプロセスのログレベルを `bp.conf` ファイルの負の値に設定することもできます。

`<processname>_VERBOSE = -2` 対応するプロセスのログを完全に無効にします。

メディアおよびデバイスの管理のレガシーログのログレベルは、非詳細 (デフォルト) と詳細の `2` つです。レベルを詳細 (高) に設定するには、`VERBOSE` ファイルに `vm.conf` というエントリを追加します。必要に応じて、ファイルを作成します。`VERBOSE` エントリを追加した後で、`ltid` と `vmd` を再起動します。`vm.conf` ファイルは、次のディレクトリに存在します。

Windows の場合 `install_path\Volmgr\`

UNIX の場合 `/usr/opensv/volmgr/`

## レガシーログのサイズと保持の制限について

レガシーデバッグログは非常に大きくなる可能性があるため、解決できない問題が存在するときのみ有効にします。ログが不要になったら、ログおよび関連するディレクトリを削除します。

p.14 の「[ログの保持とログサイズ](#)」を参照してください。

**NetBackup** でログを保持する期間を制限するには、[ログの保持 (日) (Keep logs for days)]フィールドで日数を指定します。デフォルトは 28 日です。[ログ (Logging)]ダイアログボックスの[ホストプロパティ (Host Properties)]で日数を指定できます。

ログファイルを管理するその他の方法については、「[レガシーログのローテーションの構成](#)」を参照してください。

他の **NetBackup** プロセスによって作成されるログには (メディアおよびデバイス管理ログを除いて)、[ログの保持 (日) (Keep logs for days)]プロパティを使用します。[ログの保持 (日) (Keep logs for days)]プロパティはデバッグログ制限機能の設定を上書きする場合があります。[ログの保持 (日) (Keep logs for days)]が 10 日に設定され、デバッグログ制限機能の設定で 10 日以上が許可されている場合、ログは 11 日目に削除されます。

メディアおよびデバイスの管理のレガシーログで、ログファイルのローテーションを管理するには、`DAYS_TO_KEEP_LOGS` ファイルの `vm.conf` 設定を使用します。デフォルトは 30 日です。`vm.conf` ファイルは、ディレクトリに存在します。

Windows の場合 `install_path\Volmgr\`

UNIX の場合 `/usr/opensv/volmgr/`

## レガシーログのローテーションの構成

レガシーのログ記録の場合には、**NetBackup** は設定ファイル (Windows のレジストリ、UNIX の場合には `bp.conf` ファイル) を使用してログファイルの最大サイズを設定します。`bpsetconfig` コマンドを使用して次の `bp.conf` パラメータを構成します。

- `MAX_LOGFILE_SIZE` パラメータはログファイルの最大サイズを示します。**NetBackup** のログファイルのサイズが `MAX_LOGFILE_SIZE` の設定と一致すると、その次のログは新しいログファイルに格納されます。デフォルトは **500 MB** です。
- `MAX_NUM_LOGFILES` パラメータは **NetBackup** で作成できるログファイルの最大数を示します。ログファイル数が `MAX_NUM_LOGFILES` の設定と一致すると、古いログファイルはページされます。デフォルトは **0 (無制限)** です。



## クライアントのログの保持制限の設定

UNIX、および Windows で、NetBackup がクライアントのログを保持する日数を指定できます。

クライアントでログの保持制限を設定する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[ホストプロパティ (Host Properties)]>[クライアント (Clients)]を展開します。
- 2 変更するクライアントをダブルクリックします。
- 3 UNIX クライアントまたはWindows クライアントのいずれかから該当するノードを選択します。
- 4 ユーザー主導バックアップ、アーカイブおよびリストアの状態を保持 (Keep status of user-directed backups, archives, and restores for) フィールドに移動します。
- 5 ログファイルを保持する日数を入力し、[OK]をクリックします。

## syslogd を使用した UNIX のログ記録

UNIX では、NetBackup は syslogd を使用して、ロボットエラー、ネットワークエラー、ロボットで制御されたドライブの状態変更を記録します。HP-UX では、sysdiag ツールを使用して、ハードウェアのエラーに関する追加情報を入手できる場合があります。

この追加のログ記録を有効にするには、次のいずれかの方法を使用します。

- デバイス管理プロセスを起動する ltid コマンドと -v オプションを使用します。このオプションを指定すると、ロボットデーモンおよび vmd が詳細モードで起動されます。
- 特定のデーモンを起動するコマンドと -v オプションを使用します (例: acsd -v)。

エラーは LOG\_ERR、警告は LOG\_WARNING、デバッグ情報は LOG\_NOTICE と記録されません。facility の形式は[daemon]です。

## Windows のイベントビューアのログオプション

Windows のイベントビューアのアプリケーションイベントログに、ログアプリケーションと診断メッセージを書き込むように、NetBackup Windows マスターサーバーを構成することもできます。

vxlogcfg について詳しくは、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。

オリジネータの Windows イベントビューアに統合ログメッセージを書き込むには

- 1 vxlogcfg コマンドを使用して、オリジネータの LogToOslog の値を true に設定します。

次に例を示します。

```
# vxlogcfg -a -o nbrb -p NB -s "LogToOslog=true"
```

- 2 NetBackup サービスを再起動します。

Windows イベントビューアにレガシーログメッセージを書き込むには

- 1 NetBackup マスターサーバー上に eventlog ファイルを作成します。

```
install_path¥NetBackup¥db¥config¥eventlog
```

- 2 必要に応じて、eventlog ファイルにエントリを追加します。次に例を示します。

```
56 255
```

「56」を指定すると、重大度が警告 (Warning)、エラー (Error)、重要 (Critical) のメッセージを記載したログを生成します (56 = 8 + 16 + 32)。「255」を指定すると、すべての種類のメッセージがあるログを生成します (255 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128)。

- 3 NetBackup サービスを再起動します。

## イベントログのパラメータ

eventlog のパラメータは重大度と種類を表します。どちらのパラメータも 10 進数で指定され、次の値を表すビットマップと等価です。

- |                |  |          |
|----------------|--|----------|
| 重大度 (Severity) | ■ 1 番目のパラメータとして表示されます。                               | 1 = 不明   |
|                | ■ NetBackup がアプリケーションログに書き込むメッセージを制御します。             | 2 = デバッグ |
|                | ■ ファイルが空の場合、デフォルトの重大度はエラー (16) です。                   | 4 = 情報   |
|                | ■ ファイルにパラメータが 1 つしか含まれない場合、そのパラメータは重大度のレベルとして使用されます。 | 8 = 警告   |
|                |  | 16 = エラー |
|                |  | 32 = 重要  |

形式

- 2 番目のパラメータとして表示されます。
  - NetBackup がアプリケーションログに書き込むメッセージの種類を制御します。
  - ファイルが空の場合、デフォルトの種類はバックアップ状態 (64) です。
- |                |
|----------------|
| 1 = 不明         |
| 2 = 一般         |
| 4 = バックアップ     |
| 8 = アーカイブ      |
| 16 = 検索        |
| 32 = セキュリティ    |
| 64 = バックアップ状態  |
| 128 = メディアデバイス |

ログ内のメッセージの形式は次のとおりです。

<Severity> <Job type> <Job ID> <Job group ID> <Server> <Client> <Process> <Text>

次に例を示します。

```
16 4 10797 1 cacao bush nbpem backup of client bush exited with status
71
```

# バックアッププロセスおよび ログ記録


この章では以下の項目について説明しています。

- [バックアップ処理](#)
- [NetBackup プロセスの説明](#)
- [バックアップログについて](#)
- [テクニカルサポートへのバックアップログの送信](#)

## バックアップ処理

[図 2-1](#)は、スケジュールバックアップ時のバックアップ手順とプロセスフローを示しています。

図 2-1 バックアッププロセスの基本フロー



### バックアップの基本手順

- (1) NetBackup Policy Execution Manager (nbpem) は、ジョブの期限になるとバックアップを開始します。ジョブの期限を判断するため、nbpem はプロキシサービス nbproxy を使用して (2) NetBackup Database Manager (bpdbm) からバックアップポリシー情報を取得します。  
ユーザーが開始するバックアップの場合、nbpem が (3) NetBackup Request デーモン (bprd) から要求を受信したときにバックアップが開始されます。
- ジョブが期限になると、nbpem は (4) NetBackup Job Manager (nbjm) にバックアップの送信と jobid の取得を要求します。
- nbjm サービスは (5) bpjobd と通信し、ジョブデータベースのジョブリストにジョブが追加されます。ジョブはキューへ投入済みとなり、アクティビティモニターに表示されます。
- ジョブがジョブデータベースに追加されると、nbjm は (6) NetBackup Resource Broker (nbrb) を通してリソースをチェックします。
- nbrb プロセスは (7) Enterprise Media Manager (nbemm) から必須リソースを確保し、リソースが割り当て済みであることを nbjm に伝えます。

- 6 リソースが割り当てられると、nbjm はイメージデータベースを呼び出して一時的な場所にイメージファイルを作成します。バックアップヘッダーテーブルの必須エントリも同時に作成されます。ジョブはアクティビティモニターで [アクティブ (Active)] として表示されます。
- 7 ジョブを実行すると、nbjm は (8) bpcompatd を使用して (9) メディアサーバーのクライアントサービス (bpcd) への接続を開きます。bpcompatd サービスは構内交換機 (PBX) および NetBackup レガシーネットワークサービス (vnetd) を通して接続を作成します。
- 8 bpcd サービスは (10) NetBackup バックアップおよびリストアマネージャ (bpbrm) を開始します。
- 9 bpbrm サービスは (11) クライアントサーバーの bpcd (PBX および vnetd 経由) と通信し、(12) Backup Archive Manager (bpbkar) を開始します。bpbrm は (13) テープ管理プロセス (bptm) も開始します。
- 10 テープバックアップの場合、bptm はドライブを予約し、(14) 論理テープインターフェースデーモン (ltid) にマウント要求を発行します。ltid サービスは (15) ロボットドライブデーモン (txxd、xx は使用するロボットの種類によって異なります) を呼び出します。txxd デーモンは (16) メディアをマウントするロボット制御デーモン (txxcd) へのマウント要求と通信します。  
  
ディスクバックアップの場合、bptm はディスクと直接通信します。
- 11 bpbkar サービスは、メディアストレージまたはディスクストレージに書き込まれる bptm を通してバックアップデータを送信します。
- 12 バックアップが完了すると nbjm に伝達され、bpjobd にメッセージが送信されます。ジョブはアクティビティモニターで [完了 (Done)] として表示されます。nbjm サービスは次の予定時刻を再計算する nbpem にジョブの終了状態をレポートします。

バックアップに関するプロセスごとにログファイルがあります。これらのログはバックアップで発生した問題の診断に使用できます。

バックアッププロセスフローには含まれませんが、バックアップの問題の解決に有用な追加のログには、bpbackup、reqlib、daemon、robots、acsssi などがあります。

## NetBackup プロセスの説明

次のトピックでは、UNIX 版および Windows 版の NetBackup のバックアップ処理およびリストア処理の機能概要について説明します。具体的には、重要なサービスまたはデーモンとプログラム、およびそれらがバックアップおよびリストア操作中に実行される順序について説明します。また、インストールされるソフトウェアのデータベースおよびディレクトリ構造についても説明します。

p.55 の「バックアップとリストアの起動プロセス」を参照してください。

p.55 の「バックアップ処理およびアーカイブ処理」を参照してください。

p.56 の「バックアップおよびアーカイブ: UNIX クライアントの場合」を参照してください。

p.57 の「多重化されたバックアップ処理」を参照してください。

## バックアップとリストアの起動プロセス

**NetBackup** マスターサーバーの起動時に、**NetBackup** に必要なすべてのサービス、デーモン、プログラムがスクリプトによって自動的に開始されます(スクリプトが使用する起動コマンドは、プラットフォームに応じて異なります)。

メディアサーバーの場合も同様です。**NetBackup** によって、ロボットデーモンも含めた追加プログラムが必要に応じて自動的に起動されます。

**SAN** のクライアントとファイバートランスポートの起動プロセスについて詳しくは、『[NetBackup クライアントおよびファイバートランスポートガイド](#)』を参照してください。

---

**メモ:** デーモンやプログラムは明示的に起動する必要はありません。必要なプログラムは、バックアップまたはリストアの操作中に自動的に起動されます。

---

すべてのサーバーおよびクライアントで実行されるデーモンは、**NetBackup Client** デーモン `bpcd` です。**UNIX** クライアントでは、`inetd` によって `bpcd` が自動的に起動されるため、特別な操作は必要ありません。**Windows** クライアントでは、`bpinetd` が `inetd` と同様に動作します。

---

**メモ:** **UNIX** のすべての **NetBackup** プロセス

は、`/usr/openv/netbackup/bin/bp.start_all` のコマンドを手動で実行することで開始できます。

---

## バックアップ処理およびアーカイブ処理

バックアップ処理およびアーカイブ処理は、クライアントの種類によって異なります。次ではスナップショット、**SAN** クライアント、合成バックアップおよび **NetBackup** カタログバックアップを含むバックアップおよびリストアに関連する **NetBackup** のさまざまな処理について説明します。

ジョブのスケジューラの処理は次の要素から構成されています。

- `nbpem` サービス (**Policy Execution Manager**) はポリシークライアントタスクを作成してジョブの実行予定時間を決定します。ジョブを開始し、ジョブの完了時に、ポリシーとクライアントの組み合わせに対して次のジョブを実行するタイミングを決定します。
- `nbjm` サービス (**Job Manager**) は次の処理を実行します。

- `bplabel` や `tpreq` のようなコマンドからのバックアップジョブまたはメディアジョブを実行する `nbpem` からの要求を受け入れます
- ストレージユニット、ドライブ、メディア、クライアントとポリシーのリソースのような各ジョブのリソースを要求します。
- ジョブを実行してメディアサーバーの処理を開始します。
- メディアサーバーの `bpbrm` からのフィールド更新は更新を処理してジョブデータベースおよびイメージデータベースにルーティングします。
- 事前処理の要求を `nbpem` から受信してクライアント上で `bpmount` を開始します。
- `nbrb` サービス (Resource Broker) は次の処理を実行します。
  - `nbjm` からの要求に応じてリソースを割り当てます。
  - Enterprise Media Manager サービスからの物理リソースを取得します (`nbemm`)。
  - クライアント 1 人あたりの多重化グループ、1 クライアントあたりの最大ジョブ数、1 ポリシーあたりの最大ジョブ数のような論理リソースを管理します。
  - ドライブのアンロードを開始して保留中の要求キューを管理します。
  - 現在のドライブの状態について定期的にメディアサーバーに問い合わせを行います。

NetBackup マスターサーバーと Enterprise Media Manager (EMM) サーバーは同じ物理ホスト上にある必要があります。

マスターサーバーは `nbpem` と `nbjm` のサービスを使用することによって、NetBackup ポリシーでの構成に従ってジョブを実行するように機能します。

EMM サービスは、マスターサーバーのためのリソースを割り当てます。EMM サービスは、すべてのデバイス構成情報のリポジトリです。EMM サービスには、`nbemm` とそのサブコンポーネントのほかに、デバイスとリソースの割り当てのための `nbrb` サービスが含まれます。

## バックアップおよびアーカイブ: UNIX クライアントの場合

UNIX クライアントの場合、NetBackup では、ファイルと `raw` パーティションの両方に対して、スケジュールバックアップ、即時手動バックアップおよびユーザー主導バックアップがサポートされています。また、ファイルのユーザー主導アーカイブもサポートされています。`raw` パーティションのアーカイブはサポートされていません。すべての操作は、開始されると、サーバーで同じデーモンおよびプログラムが実行されるという点で類似しています。

バックアップ操作の開始方法は、次のようにそれぞれ異なります。



- スケジュールバックアップは nbpem サービスがジョブの指定時刻到達を検出すると開始します。nbpem は、スケジュールされた実行予定のクライアントバックアップのポリシー構成を確認します。
- 即時手動バックアップは、管理者が NetBackup 管理コンソールでこのオプションを選択した場合、または bpbbackup -i コマンドを実行した場合に開始されます。この場合、bprd によって nbpem が起動され、管理者が選択したポリシー、クライアントおよびスケジュールが処理されます。
- ユーザー主導のバックアップまたはアーカイブは、クライアント側のユーザーがそのクライアント側のユーザーインターフェースを介してバックアップまたはアーカイブを開始したときに開始されます。ユーザーは、コマンドラインに bpbbackup コマンドまたは bparcarchive コマンドを入力することもできます。この処理によって、クライアントの bpbbackup プログラムまたは bparcarchive プログラムが起動され、要求がマスターサーバーの NetBackup Request デーモン bprd に送信されます。bprd によってユーザー要求が受信されると、nbpem と通信し、ポリシー構成に含まれているスケジュールが確認されます。デフォルトでは、nbpem によって、要求元のクライアントが含まれているポリシーで最初に検出されたユーザー主導スケジュールが選択されます。ユーザー主導のバックアップまたはアーカイブでは、ポリシーおよびスケジュールを指定することもできます。UNIX の bp.conf 内の BPBACKUP\_POLICY オプションと BPBACKUP\_SCHED オプションおよび Windows の同等のオプションの説明を参照できます。  
詳しくは、『NetBackup 管理者ガイド Vol. 1』を参照してください。

## 多重化されたバックアップ処理

多重化されたバックアップの処理は多重化されていないバックアップと本質的に同じです。メディア上で多重化されているバックアップイメージごとに個別の bpbbrm プロセスおよび bptm プロセスが作成される点が異なります。また、NetBackup によって、各イメージには個別の共有メモリーブロックセットも割り当てられます。多重化されたバックアップの他のクライアントとサーバーの処理は同じです。

## バックアップログについて

次のログファイルは、メディアおよびマスターサーバーのバックアップの失敗に関するレビューで使用されます。

- p.155 の「[nbpem のログ](#)」を参照してください。
- p.156 の「[nbproxy のログ](#)」を参照してください。
- p.152 の「[bpbdbm のログ](#)」を参照してください。
- p.153 の「[bprd のログ](#)」を参照してください。
- p.155 の「[nbjbm のログ](#)」を参照してください。

- p.152 の「[bpjobd のログ](#)」を参照してください。
- p.156 の「[nrbp のログ](#)」を参照してください。
- p.155 の「[nbemm のログ](#)」を参照してください。
- p.152 の「[bpcompatd のログ](#)」を参照してください。
- p.158 の「[PBX のログ](#)」を参照してください。
- p.160 の「[vnetd のログ](#)」を参照してください。
- p.152 の「[bpcd のログ](#)」を参照してください。
- p.151 の「[bpbrm のログ](#)」を参照してください。
- p.151 の「[bpbkar のログ](#)」を参照してください。
- p.154 の「[bptm のログ](#)」を参照してください。
- p.154 の「[ltid のログ](#)」を参照してください。
- p.160 の「[txxd および txxcd のログ](#)」を参照してください。

次のログファイルは、バックアップ処理のフローに含まれませんが、バックアップの問題を解決するのに役立ちます。

- p.150 の「[acsssi のログ](#)」を参照してください。
- p.151 の「[bpbackup のログ](#)」を参照してください。
- p.154 の「[daemon のログ](#)」を参照してください。
- p.159 の「[reqlib のログ](#)」を参照してください。
- p.159 の「[robots のログ](#)」を参照してください。

## テクニカルサポートへのバックアップログの送信

バックアップで問題が発生した場合は、問題のレポートおよび関連するログをテクニカルサポートに送信して支援を依頼できます。

- p.57 の「[バックアップログについて](#)」を参照してください。
- p.96 の「[合成バックアップの問題レポートに必要なログ](#)」を参照してください。

---

メモ: 統合ログの診断レベルをデフォルトレベルの 6 に設定することをお勧めします。

---

表 2-1 特定のバックアップ問題で収集するログ

問題の種類	収集するログ
バックアップスケジュールの問題	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ デバッグレベル 5 の nbpem ログ</li> <li>■ デバッグレベル 5 の nbjm ログ</li> <li>■ 詳細 4 の nbproxy ログ</li> <li>■ 詳細 2 の bpdbm ログ</li> <li>■ 詳細 5 の bprd ログ</li> </ul> <p><b>メモ:</b> bprd ログは手動バックアップまたはユーザーが開始するバックアップの問題にのみ必要です。</p>
アクティブにならない、キューに登録されたバックアップジョブの問題	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ デバッグレベル 3 の nbpem ログ</li> <li>■ デバッグレベル 5 の nbjm ログ</li> <li>■ デバッグレベル 4 の nbrb ログ</li> <li>■ 詳細 4 の nbproxy ログ</li> <li>■ 詳細 2 の bpdbm ログ</li> <li>■ デフォルトレベルの nbemm ログ</li> <li>■ デバッグレベル 2 の mds ログ</li> </ul> <p><b>メモ:</b> mds ログは nbemm ログに書き込みます。</p>
書き込みを行わない、アクティブなバックアップジョブの問題	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ デバッグレベル 5 の nbjm ログ</li> <li>■ デバッグレベル 4 の nbrb ログ</li> <li>■ 詳細 2 の bpdbm ログ</li> <li>■ 詳細 5 の bpbrm ログ</li> <li>■ 詳細 5 の bptm ログ</li> <li>■ 詳細 5 の bpcd ログ</li> </ul> <p>問題がテープのロードまたはロード解除の場合は、サポートは以下のログも必要とします</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ltid ログ</li> <li>■ reqlib ログ</li> <li>■ daemon ログ</li> <li>■ robots ログ</li> <li>■ acsssi ログ (UNIX のみ)</li> </ul>

# メディア、デバイスプロセス およびログ記録

この章では以下の項目について説明しています。

- [メディアおよびデバイスの管理の開始プロセス](#)
- [メディアおよびデバイスの管理プロセス](#)
- [Shared Storage Option](#) の管理プロセス
- [バーコード操作](#)
- [メディアおよびデバイスの管理コンポーネント](#)

## メディアおよびデバイスの管理の開始プロセス

メディアおよびデバイスの管理プロセスは、NetBackup の起動時に自動的に開始されます。これらの処理を手動で開始するには、`bp.start_all` (UNIX) または `bpup` (Windows) を実行します。`ltid` コマンドは必要に応じて自動的にその他のデーモンとプログラムを開始します。

p.61 の [図 3-1](#) を参照してください。


`t18d` や `t1hd` のようなロボットデーモンの場合には関連付けられたロボットもデーモンを実行するように設定する必要があります。デーモンを開始や停止する追加の方法が利用可能です。ロボットのすべてのデーモン開始に関係するホストを知る必要があります。

p.68 の [表 3-1](#) を参照してください。

TL8、TLH、および TLD は、次のような形式のデーモンを必要とします。

- ロボット ロボットドライブが接続されている各ホストには、ロボットデーモンが存在する必要があります。これらのデーモンは ltid とロボット間のインターフェースを提供します。ロボット内部の異なるドライブが異なるホストに接続できる場合にはロボットデーモンはロボット制御デーモンと通信します (図 3-1を参照)。
- ロボット制御 ロボット内のドライブが異なるホストに接続可能な場合、ロボット制御デーモンによってロボットが集中制御されます。ロボット制御デーモンはドライブが接続されているホストのロボットデーモンからマウント要求やマウント解除要求を受信します。そしてロボットに受信した要求を伝えます。

図 3-1 メディアおよびデバイスの管理の開始



## メディアおよびデバイスの管理プロセス

メディア管理やデバイス管理のデーモンの実行中には、**NetBackup** またはユーザーがデータの格納や取り出しを要求できます。スケジューラサービスは最初にこの要求を処理します。

p.55 の「[バックアップ処理およびアーカイブ処理](#)」を参照してください。

デバイスをマウントする結果要求が `nbjm` から `nbrb` に渡され、`nbemm` (**Enterprise Media Manager** サービス) から物理リソースを取得します。

バックアップにロボットのメディアが必要な場合には `ltid` がマウント要求をローカルホストに構成済みのロボットのドライブを管理するロボットデーモンに送信します。その後でロボットデーモンはメディアをマウントし、ロボットデーモンと `ltid` で共有しているメモリでドライブをビジー状態に設定します。デバイスモニターにもドライブのビジー状態が表示されます。

p.63 の [図 3-2](#) を参照してください。

メディアが物理的にロボット内に存在する場合、メディアがマウントされ、操作が続行されます。ロボットにメディアがない場合には `nbrb` が保留中の要求を作成し、デバイスモニターに保留中の要求として表示します。オペレータはメディアをロボットに挿入して適切なデバイスモニターコマンドを使ってマウント要求を実行する要求を再送信する必要があります。

メディアが非ロボット (スタンドアロン) ドライブ用であり要求の条件を満たすメディアを含まない場合にはマウント要求が発行されます。要求が **NetBackup** から発行され、ドライブに適切なメディアが含まれている場合、そのメディアが自動的に割り当てられ、操作が続行されます。

非ロボットドライブ用 **NetBackup** のメディアの選択について詳しくは、『[NetBackup 管理者ガイド Vol. 2](#)』を参照してください。

---


**メモ:** UNIX のテープをマウントするときには、`drive_mount_notify` スクリプトが呼び出されます。このスクリプトは、`/usr/opensv/volmgr/bin` ディレクトリに存在します。このスクリプトについての情報は、そのスクリプト自身に含まれています。マウントが解除される場合、類似したスクリプト (同じディレクトリ内の `drive_unmount_notify`) が呼び出されます。

---

メディアアクセスポートを通してロボットボリュームが追加または削除された場合には、メディア管理ユーティリティが適切なロボットデーモンと通信してボリュームの場所またはバーコードを検証します。また、メディア管理ユーティリティによって、ロボットインベントリ操作のロボットデーモンも (ライブラリまたはコマンドラインインターフェースを介して) 呼び出されます。

[図 3-2](#) に、メディアおよびデバイスの管理プロセスの例を示します。

図 3-2 メディアおよびデバイスの管理プロセスの例



## Shared Storage Option の管理プロセス

Shared Storage Option (SSO) は、テープドライブの割り当ておよび構成に関する、メディアおよびデバイスの管理の拡張機能です。SSOを使うと、複数の NetBackup メディアサーバーまたは SAN メディアサーバー間で (スタンドアロンまたはロボットライブラリの) 個々のテープドライブを動的に共有できます。

Shared Storage Option について詳しくは、『NetBackup 管理者ガイド Vol. 2』を参照してください。

次で Shared Storage Option の管理プロセスを提示される順に示します。


- NetBackup またはユーザーはバックアップを開始できます。nbjm プロセスはバックアップのマウント要求を作ります。
- nbrb から EMM サーバーに対して、バックアップのためのドライブの取得が要求されます。
- nbrb から EMM サーバーのデバイスアロケータ (DA) に対して、選択されたドライブのスキャンの停止が要求されます。
- nbemm から適切なメディアサーバー (選択されたドライブのスキャンホスト) に対して、ドライブのスキャンの停止が要求されます。ltidメディアサーバーの共有メモリで oprd、avr d、avr d がスキャン停止要求を実行します。

- 選択されたドライブでのスキャンが停止されると、nbemm から nbrb に通知されます。
- nbrb から nbjm に対して、選択されたドライブ (A) がバックアップに利用可能であることが通知されます。
- nbjm がマウント要求とドライブの選択を bptm に転送し、bptm がバックアップを続行します。書き込み操作の整合性を保護するため、bptm では、SCSI RESERVE 状態が使用されます。  
**NetBackup** のドライブ予約について詳しくは、『**NetBackup 管理者ガイド Vol. 2**』を参照してください。
- メディアのマウント操作が開始されます。
- bptm によってドライブの位置確認が実行され、他のアプリケーションによってドライブ上のテープが巻き戻されていないことが確認されます。bptm はテープへの実際の書き込みも行います。
- バックアップが完了したときに nbjm は nbrb にリソースの解放を指示します。
- nbrb によって、EMM でのドライブの割り当てが解除されます。
- EMM からスキャンホストに対して、ドライブのスキャンの再開が指示されます。メディアサーバーの共有メモリで oprd、ltid、avrd がスキャン要求を実行します。

☒ 3-3 に、Shared Storage Option の管理プロセスを示します。



図 3-3 SSO コンポーネントでのメディアおよびデバイスの管理プロセスの流れ



## バーコード操作

バーコードの読み込みは、メディアおよびデバイスの管理ではなく、主にロボットハードウェアの機能です。ロボットにバーコードリーダーが備えられている場合、テープのバーコードがスキャンされ、ロボットの内部メモリに格納されます。これによって、スロット番号と、そのスロット内のテープのバーコードが関連付けられます。関連付けは、ロボットに対して問い合わせを行うことで、**NetBackup** によって行われます。

ロボットがバーコードをサポートしている場合には、**NetBackup** はテープをマウントする前に確認の追加測定として自動的にテープのバーコードを EMM データベースの内容

と比較します。バーコードを読み込めるロボットのメディアに対する要求はその他の要求と同じように始まります。


p.67 の  3-4 を参照してください。

ltid コマンドのメディア ID があるロボットのロボットデーモンに対するマウント要求はメディア ID と場所情報を含みます。この要求によりロボットデーモンはロボット制御デーモンまたは指定スロットにあるテープのバーコードのロボットを問い合わせます。(これは、正しいメディアがそのスロット内に存在するかどうかを確認するための事前確認です)。そのメモリに含まれるバーコードの値が、ロボットによって戻されます。

ロボットデーモンはこのバーコードと ltid から受信した値を比較して次のいずれかの処理を実行します。

- バーコードが一致せず、マウント要求が NetBackup のバックアップジョブ用でない場合には、ロボットデーモンが ltid に通知して保留中の操作要求 ([テープは不適切な場所に配置されています (Misplaced Tape)]) をデバイスモニターに表示します。この場合、オペレータは、スロットに適切なテープを挿入する必要があります。
- バーコードが一致せずマウント要求が NetBackup のバックアップジョブ用である場合にはロボットデーモンが ltid に通知してマウント要求を取り消します。その後、NetBackup (bptm) から nbjm および EMM に対して、新しいボリュームが要求されます。
- バーコードが一致する場合、ロボットデーモンがロボットに対して、そのテープをドライブに移動するように要求します。その後、ロボットによってテープがマウントされます。操作の開始時に、アプリケーション (NetBackup など) によってメディア ID が確認され、そのメディア ID がそのスロット内のメディア ID とも一致する場合、操作が続行されます。NetBackup では、メディア ID が不適切な場合、[Media Manager がドライブ内で誤ったテープを見つけました (media manager found wrong tape in drive)] エラー (NetBackup 状態コード 93) が表示されます。

図 3-4 バーコード要求



## メディアおよびデバイスの管理コンポーネント

このトピックでは、メディア管理とデバイス管理に関連するファイルとディレクトリの構造、プログラムとデーモンについて示します。

図 3-5に、UNIX サーバーのメディア管理とデバイス管理のファイル構造とディレクトリ構造を示します。Windows 版 NetBackup サーバーにも同等のファイルおよびディレクトリが存在し、それらは NetBackup がインストールされているディレクトリ (デフォルトでは C:\Program Files\VERITAS ディレクトリ) に配置されます。

図 3-5 メディアおよびデバイスの管理のディレクトリおよびファイル




表 3-1 メディアおよびデバイスの管理のディレクトリおよびファイル

ファイルまたはディレクトリ	内容
bin	メディアおよびデバイスの管理に必要なコマンド、スクリプト、プログラム、デーモン、ファイルが含まれているディレクトリ。bin の下にある次のサブディレクトリが利用可能です。  <b>driver:</b> ロボットを制御するために各種のプラットフォームで使う SCSI ドライバが含まれています。  <b>goodies:</b> vmconf スクリプトとスキャンユーティリティを含みます。
debug	Volume Manager デーモンとvmdのレガシーデバッグログ、vmdとltidのすべての要求元のレガシーデバッグログ、デバイス構成のレガシーデバッグログです。デバッグログを実行するには、管理者はこれらのディレクトリを作成する必要があります。
help	メディアおよびデバイスの管理のプログラムが使用するヘルプファイルです。これらのファイルは ASCII 形式です。
misc	メディアおよびデバイスの管理の各種コンポーネントに必要なロックファイルと一時ファイルです。
vm.conf	メディアおよびデバイスの管理の構成オプション。

表 3-2に、メディア管理とデバイス管理のプログラムとデーモンを示します。コンポーネントは、次のディレクトリに存在します。

/usr/opensv/volmgr/bin

`install_path%volmgr%bin.`

**メモ:** UNIX では、`syslog` がシステムログを管理します (この機能はデーモンです)。Windows の場合、システムログはイベントビューアによって管理されます (ログの形式はアプリケーションです)。

表 3-2                      メディアおよびデバイスの管理のデーモンおよびプログラム

プログラムまたはデーモン	説明
acsd	<p>自動カートリッジシステムデーモンは、自動カートリッジシステムと連携して動作し、<code>acsssi</code> プロセス (UNIX の場合) または <code>STK Libattach</code> サービス (Windows の場合) を通して ACS ロボットを制御するサーバーと通信します。</p> <p>UNIX の場合、<code>acsssi</code> プログラムおよび <code>acsstel</code> プログラムの説明を参照してください。</p> <p>起動方法: <code>ltid</code> を起動します (UNIX の場合は、<code>ltid</code> を起動しなくても、<code>/usr/opensv/volmgr/bin/acsd</code> コマンドを実行して起動することもできます)。</p> <p>停止方法: <code>ltid</code> を停止します (UNIX の場合は、<code>ltid</code> を停止しなくても、PID (プロセス ID) を検索し、<code>kill</code> コマンドを実行して停止することもできます)。</p> <p>デバッグログ: エラーは、システムログとロボットのデバッグログに書き込まれます。<code>vm.conf</code> ファイルに <code>VERBOSE</code> を追加すると、デバッグ情報が記録されます。UNIX では、<code>-v</code> オプションを指定してデーモンを起動しても、デバッグ情報が記録されます。このオプションは、<code>ltid</code> を介して、または <code>vm.conf</code> ファイルに <code>VERBOSE</code> を追加すると使用できます。</p>
acssel	<p>UNIX だけで使用できます。</p> <p>『<a href="#">NetBackup デバイス構成ガイド</a>』を参照してください。</p>
acsssi	<p>UNIX だけで使用できます。</p> <p>『<a href="#">NetBackup デバイス構成ガイド</a>』を参照してください。</p>
avrd	<p>自動ボリューム認識デーモンは、自動ボリューム割り当ておよびラベルスキャンを制御します。このデーモンによって、<code>NetBackup</code> では、ラベル付けされたテープボリュームを読み込んだり、関連付けられたリムーバブルメディアを要求プロセスに自動的に割り当てることができます。</p> <p>起動方法: <code>ltid</code> を開始します (UNIX の場合は、<code>ltid</code> を開始しなくても、<code>/usr/opensv/volmgr/bin/avrd</code> コマンドを実行して起動することもできます)。</p> <p>停止方法: <code>ltid</code> を停止します (UNIX の場合は、<code>ltid</code> を停止しなくても、PID (プロセス ID) を検索し、<code>kill</code> コマンドを実行して停止することもできます)。</p> <p>デバッグログ: すべてのエラーは、システムログに書き込まれます。<code>vm.conf</code> ファイルに <code>VERBOSE</code> を追加すると、デバッグ情報が記録されます。UNIX では、<code>avrd</code> を中止し、<code>-v</code> オプションを指定してデーモンを起動しても、デバッグ情報が記録されます。</p>

プログラムまたはデーモン	説明
ltid	<p><b>device</b> デーモン (UNIX の場合) または <b>NetBackup Device Manager</b> サービス (Windows の場合) は、テープの予約および割り当てを制御します。</p> <p>起動方法: UNIX では、<code>/usr/opensv/volmgr/bin/ltid</code> コマンドを実行します。Windows では、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)] ウィンドウの <code>Stop/Restart Device Manager Service</code> コマンドを実行します。</p> <p>停止方法: UNIX では、<code>/usr/opensv/volmgr/bin/stopltid</code> コマンドを実行します。Windows では、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)] ウィンドウの <code>Stop/Restart Device Manager Service</code> コマンドを実行します。</p> <p>デバッグログ: エラーは、システムログと <code>ltid</code> のデバッグログに書き込まれます。<code>-v</code> オプション (UNIX だけで利用可能) を指定してデーモンを起動するか、または <code>vm.conf</code> ファイルに <b>VERBOSE</b> を追加すると、デバッグ情報が記録されます。</p>
tl4d	<p><b>4MM</b> テープライブラリデーモンは、<code>ltid</code> と <b>4MM</b> テープライブラリの間のインターフェースで、<b>SCSI</b> インターフェースを通してロボットと通信します。</p> <p>起動方法: <code>ltid</code> を開始します (UNIX の場合は、<code>ltid</code> を開始しなくても、<code>/usr/opensv/volmgr/bin/tl4d</code> コマンドを実行して起動することもできます)。</p> <p>停止方法: <code>ltid</code> を停止します (UNIX の場合は、<code>ltid</code> を停止しなくても、<b>PID</b> (プロセス ID) を検索し、<code>kill</code> コマンドを実行して停止することもできます)。</p> <p>デバッグログ: すべてのエラーは、システムログに書き込まれます。<code>vm.conf</code> ファイルに <b>VERBOSE</b> を追加すると、デバッグ情報が記録されます。UNIX では、<code>-v</code> オプションを指定してデーモンを (単独または <code>ltid</code> を通して) 開始してもデバッグ情報が記録されます。</p>
tl8d	<p><b>8MM</b> テープライブラリデーモンは、<b>TL8</b> ロボットのロボット制御を提供します (<b>8MM</b> テープライブラリまたは <b>8MM</b> テープスタック)。同じ <b>TL8</b> ロボット内の <b>8MM</b> テープライブラリデーモンドライブが、ロボットが制御されているホストと異なるホストに接続されている場合があります。<code>tl8d</code> は、ローカル <code>ltid</code> とロボット制御間のインターフェースです。ホストに <b>TL8</b> ロボット内のドライブ用のデバイスパスが存在する場合、そのドライブに対するマウント要求およびマウント解除要求は、最初にローカル <code>ltid</code> に送信され、その後、ローカル <code>tl8d</code> に送信されます (すべて同じホスト上)。その後、<code>tl8d</code> が、その要求を、ロボットを制御しているホスト (別のホストである可能性があります) の <code>tl8cd</code> に送信します。</p> <p>起動方法: <code>ltid</code> を開始します (UNIX の場合は、<code>ltid</code> を開始しなくても、<code>/usr/opensv/volmgr/bin/tl8d</code> コマンドを実行して起動することもできます)。</p> <p>停止方法: <code>ltid</code> を停止します (UNIX の場合は、<code>ltid</code> を停止しなくても、<b>PID</b> (プロセス ID) を検索し、<code>kill</code> コマンドを実行して停止することもできます)。</p> <p>デバッグログ: エラーは、システムログとロボットのデバッグログに書き込まれます。<code>vm.conf</code> ファイルに <b>VERBOSE</b> を追加すると、デバッグ情報が記録されます。UNIX では、<code>-v</code> オプションを指定してデーモンを (単独または <code>ltid</code> を通して) 開始してもデバッグ情報が記録されます。</p>

プログラムまたはデーモン	説明
tl8cd	<p>8MM テープライブラリ制御デーモンは、TL8 ロボットのロボット制御を提供し、SCSI インターフェースを通してロボットと通信します。tl8cd は、ドライブが接続されているホストの tl8d からのマウント要求およびマウント解除要求を受信して、これらの要求をロボットに送信します。</p> <p>起動方法: ltid を開始します (UNIX の場合は、ltid を開始しなくても、/usr/opensv/volmgr/bin/tl8cd コマンドを実行して起動することもできます)。</p> <p>停止方法: ltid を停止するか、または tl8cd -t コマンドを実行して停止します。</p> <p>デバッグログ: エラーは、システムログとロボットのデバッグログに書き込まれます。vm.conf ファイルに VERBOSE を追加すると、デバッグ情報が記録されます。UNIX では、-v オプションを指定してデーモンを (単独または ltid を通して) 開始してもデバッグ情報が記録されます。</p>
tldd	<p>DLT テープライブラリデーモンは、tl8cd と連携して TLD ロボットへの要求を処理します (DLT テープライブラリと DLT テープスタッカ)。tldd は、前述の tl8d の場合と同じ方法でローカル ltid とロボット制御 (tl8cd) 間のインターフェースを提供します。</p> <p>起動方法: ltid を開始します (UNIX の場合は、ltid を開始しなくても、/usr/opensv/volmgr/bin/tl8dd コマンドを実行して起動することもできます)。</p> <p>停止方法: ltid を停止します (UNIX の場合は、ltid を停止しなくても、PID (プロセス ID) を検索し、kill コマンドを実行して停止することもできます)。</p> <p>デバッグログ: エラーは、システムログとロボットのデバッグログに書き込まれます。vm.conf ファイルに VERBOSE を追加すると、デバッグ情報が記録されます。UNIX では、-v オプションを指定してデーモンを (単独または ltid を通して) 開始してもデバッグ情報が記録されます。</p>
tl8dcd	<p>DLT テープライブラリ制御デーモンは、前述の tl8cd の場合と同じ方法で TLD ロボットのロボット制御を提供します。</p> <p>起動方法: ltid を開始します (UNIX の場合は、ltid を開始しなくても、/usr/opensv/volmgr/bin/tl8dcd コマンドを実行して起動することもできます)。</p> <p>停止方法: ltid を停止するか、または tl8dcd -t コマンドを実行して停止します。</p> <p>デバッグログ: エラーは、システムログとロボットのデバッグログに書き込まれます。vm.conf ファイルに VERBOSE を追加すると、デバッグ情報が記録されます。UNIX では、-v オプションを指定してデーモンを (単独または ltid を通して) 開始してもデバッグ情報が記録されます。</p>

プログラムまたはデーモン	説明
tlhd	<p>1/2 インチテープライブラリデーモンは、tlhd と動作して、IBM 自動テープライブラリ (ATL) 内に存在する TLH ロボットへの要求を処理します。tlhd は、前述の tl8d の場合と同じ方法でローカル ltid とロボット制御 (tlhcd) 間のインターフェースを提供します。</p> <p>起動方法: ltid を開始します (UNIX の場合は、ltid を開始しなくても、/usr/openv/volmgr/bin/tlhd コマンドを実行して起動することもできます)。</p> <p>停止方法: ltid を停止します (UNIX の場合は、ltid を停止しなくても、PID (プロセス ID) を検索し、kill コマンドを実行して停止することもできます)。</p> <p>デバッグログ: エラーは、システムログとロボットのデバッグログに書き込まれます。vm.conf ファイルに VERBOSE を追加すると、デバッグ情報が記録されます。UNIX では、-v オプションを指定してデーモンを (単独または ltid を通して) 開始してもデバッグ情報が記録されます。</p>
tlhcd	<p>1/2 インチテープライブラリ制御デーモンは、前述の tl8cd の場合と同じ方法で IBM 自動テープライブラリ (ATL) 内に存在する TLH ロボットのロボット制御を提供します。</p> <p>起動方法: ltid を開始します (UNIX の場合は、ltid を開始しなくても、/usr/openv/volmgr/bin/tlhcd コマンドを実行して起動することもできます)。</p> <p>停止方法: ltid を停止するか、または tlhcd -t コマンドを実行して停止します。</p> <p>デバッグログ: エラーは、システムログとロボットのデバッグログに書き込まれます。-v オプションを指定してデーモンを (単独または ltid を通して) 開始すると、デバッグ情報が記録されます。-v オプションは、UNIX だけで使用できます。また、vm.conf ファイルに VERBOSE オプションを追加しても、デバッグ情報が記録されます。</p>
tlmd	<p>マルチメディアテープライブラリデーモンは、ltid と、ADIC Distributed AML Server (DAS) 内に存在する TLM ロボットの間のインターフェースです。ネットワーク API インターフェースを介して TLM ロボットと通信します。</p> <p>起動方法: ltid を起動します (ltid を起動しなくても、/usr/openv/volmgr/bin/tlmd コマンドを実行して起動することもできます)。</p> <p>停止方法: ltid を停止します。ltid を停止しなくても、PID (プロセス ID) を検索し、kill コマンドを実行して停止することもできます。</p> <p>デバッグログ: エラーは、システムログとロボットのデバッグログに書き込まれます。-v オプションを指定してデーモンを (単独または ltid を通して) 開始すると、デバッグ情報が記録されます。-v オプションは、UNIX だけで使用できます。また、vm.conf ファイルに VERBOSE オプションを追加しても、デバッグ情報が記録されます。</p>



プログラムまたはデーモン	説明
tshd	<p>1/2 インチテープスタッカデーモンは、ltidと1/2 インチカートリッジスタッカ間のインターフェースで、SCSI インターフェースを通してロボットと通信します。このロボットは、Windows ではサポートされていません。</p> <p>起動方法: ltidを開始します (UNIX の場合は、ltid を開始しなくても、/usr/openv/volmgr/bin/tshd コマンドを実行して起動することもできます)。</p> <p>起動方法: tpconfig コマンド。</p> <p>停止方法: UNIX では、ユーティリティで[Quit]オプションを使います。Windows では、tpconfig は、完了するまで実行される単なるコマンドラインインターフェースです ([終了 (Quit)]オプションはありません)。</p> <p>デバッグログ: tpcommand のデバッグログ。</p>
vmd	<p>Volume Manager デーモン (Windows の場合は NetBackup Volume Manager サービス) は、メディアおよびデバイスの管理のリモート管理とリモート制御を可能にします。</p> <p>起動方法: ltidを起動します。</p> <p>停止方法: Terminating Media Manager Volume デーモンオプションを使います。</p> <p>デバッグログ: システムログと (daemon または reqlib デバッグディレクトリが存在する場合) デバッグログ。</p>
vmscd	<p>Media Manager Status Collector デーモンは、EMM サーバーのデータベースを、5.x のサーバーに接続されているドライブの実際の状態を反映した最新の状態に保持します。</p> <p>起動方法: EMM サーバー</p> <p>停止方法: EMM サーバー</p> <p>デバッグログ: /usr/openv/volmgr/debug/vmscd (UNIX の場合) または install_path\Volmgr\debug\vmscd (Windows の場合)</p>

# リストアッププロセスおよびログ記録

この章では以下の項目について説明しています。


- [リストアッププロセス](#)
- [UNIX クライアントのリストアップ](#)
- [Windows クライアントのリストアップ](#)
- [リストアップログについて](#)
- [テクニカルサポートへのリストアップログの送信](#)

## リストアッププロセス

リストアッププロセスの動作の仕組みを理解することは、特定の問題に対処するためにどのログを確認すべきかを判断するのに役立つ最初のステップです。イメージをテープからリストアップするかディスクからリストアップするかによってプロセスが異なります。

[図 4-1](#)は、テープからのリストアップを図示しています。

図 4-1 テーププロセスフローからのリストア




## テープからのリストア手順

- 1 (1) **NetBackup Request** デーモン (bprd) はリストア要求を受信します。この要求はバックアップ、アーカイブおよびリストアのユーザーインターフェースまたは (2) コマンドライン (bprestore) から開始できます。
- 2 bprd は 2 つの子プロセス MAIN bprd と MPX-MAIN-bprd を起動します。MAIN bprd プロセスはイメージおよびメディアの特定に使用され、MPX-MAIN-bprd プロセスはリストア工程の管理に使用されます。分かりやすくするため、これらの 3 つのプロセスすべてをここでは bprd と呼びます。
- 3 bprd サービスは (3) **NetBackup Database Manager** プログラム (bpdbm) と通信し、要求されたファイルのリストアに必須の情報を取得します。
- 4 情報を取得すると、bprd は (4) bpjobd と通信し、ジョブデータベースのジョブリストにジョブが追加されます。ジョブはアクティビティモニターで表示可能になります。リソースが取得される前でも [アクティブ (Active)] として表示されます。
- 5 bprd サービスは構内交換機 (PBX) および **NetBackup Regacy Network** (vnetd) を介して実行され、(5) **NetBackup Backup Restore Manager** (bpbrm) を開始します。
- 6 bpbrm サービスは (6) テープ管理プロセス (bptm) を開始し、リストアに必要なメディア情報を提供します。また、(7) クライアントのテープアーカイブプログラム (tar) (PBX および vnetd 経由) を開始し、tar と bptm 間の接続を作成します。
- 7 bptm プロセスは、リソース要求を (8) **NetBackup Job Manager** (nbjm) に PBX および vnetd を介して送信します。
- 8 nbjm プロセスは、(10) **Enterprise Media Manager** (nbrb) に問い合わせを行う (9) **NetBackup Resource Broker** (nbemm) にリソース要求を送信します。リソースが割り当てられると、nbrb は、nbjm に伝達し、nbjm は bptm に通知します。
- 9 bptm プロセスは、(11) 論理テープインターフェースデーモン (ltid) にマウント要求を行います。ltid サービスは (12) ロボットドライブデーモン (txxd、xx は使用するロボットの種類によって異なります) を呼び出します。txxd デーモンは (13) メディアをマウントするロボット制御デーモン (txxcd) へのマウント要求と通信します。
- 10 bptm プロセスは、メディアからリストアするデータを読み込み、tar に配信します。
- 11 tar プロセスはクライアントディスクにデータを書き込みます。
- 12 リストアが完了すると、bptm はメディアのマウントを解除し、nbjm に通知します。ジョブはアクティビティモニターで [完了 (Done)] として表示されます。

リストアプロセスフローには含まれませんが、リストアの問題解決に有用な追加のログには、reqlib、daemon、robots、acsssi などがあります。

図 4-2 は、ディスクからのリストアを図示しています。

図 4-2 ディスクのプロセスフローからのリストア



#### ディスクからのリストア手順

- 1 (1) NetBackup Request デーモン (bprd) はリストア要求を受信します。この要求はバックアップ、アーカイブおよびリストアのユーザーインターフェースまたは (2) コマンドライン (bprestore) から開始できます。
- 2 bprd サービスは (3) NetBackup Database Manager プログラム (bpdmb) と通信し、要求されたファイルのリストアに必須の情報を取得します。
- 3 bprd プロセスは (4) bprd 子プロセスを開始します。bprd 子プロセスは (5) Enterprise Media Manager (nbemm) を呼び出し、ディスクストレージユニットが利用可能であるかを検証します。
- 4 bprd 子プロセスは (6) bpjobd と通信して jobid を割り当てます。リストアジョブはアクティビティモニターで表示可能になります。

- 5 bprd プロセスは、構内交換機 (NetBackup) および bpbrm Legacy Network Service (PBX) を介して (7) メディアサーバーの NetBackup Backup Restore Manager (vnetd) を開始します。
- 6 bpbrm サービスは、PBX および vnetd を使用して (8) クライアントシステムのテープアーカイブプログラム (tar) との通信を確立します。また、(9) テープ管理プロセス (bptm) も開始します。
- 7 bptm プロセスは bpdbm 呼び出し (PBX および vnetd 経由)、フラグメント情報を取得してディスクをマウントします。
- 8 bptm プロセスはディスクからバックアップイメージを読み込み、要求データを tar にストリーミングします。
- 9 tar プロセスはデータをストレージの宛先にコミットします。

リストアに関するプロセスごとにログファイルがあります。これらのログはリストアで発生した問題の診断に使用できます。


p.81 の「[リストアログについて](#)」を参照してください。

## UNIX クライアントのリストア

リストアを開始する前に、クライアントの bplist プログラムを使ってバックアップイメージで利用可能なファイルをリストするファイルカタログを参照し、目的のファイルを選択します。bplist をコマンドラインから直接開始することができます。これにより、NetBackup のユーザーインターフェースプログラムがこれを使用できます。

ファイルリストを取り込むために、bplist は問い合わせをマスターサーバーの Request デーモン (bprd) に送信します (図 4-3 を参照)。Request デーモンはその後で bpdbm に情報を問い合わせるクライアントの bplist に伝送します。

図 4-3 リストの処理 - UNIX クライアント



リストアの処理手順は、(示される順序で) 次のように実行されます。

- リストアを開始すると、NetBackup によってクライアントの bprestore プログラムが起動され、そのプログラムによって要求が Request デーモン bprd に送信されます。この要求によって、ファイルおよびクライアントが識別されます。その後、NetBackup Request デーモンによって、bpcd (NetBackup Client デーモン) を使用して Backup Restore Manager (bpbbrm) が起動されます。

---

**メモ:** Backup Exec イメージをリストアする場合は、クライアントで bpbbrm が mtfprd でではなく nbtar を起動します。サーバープロセスは、NetBackup のリストアの場合と同じです。

---

- 対象のデータが存在するディスクデバイスまたはテープデバイスがマスターサーバーに接続されている場合、マスターサーバーで、bprd によって Backup Restore Manager が起動されます。そのディスクユニットまたはテープユニットがメディアサーバーに接続されている場合、そのメディアサーバーで、bprd によって Backup Restore Manager が起動されます。
- この Backup Restore Manager が bptm を起動し、クライアントデーモン (bpcd) を使ってクライアントの NetBackup nbtar とサーバーの bptm 間の接続を確立します。
- テープの場合: bptm プロセスによって、イメージカタログに基づいて、リストアに必要なメディアが特定されます。その後、bptm によって、必要なメディアの nbrb からの割り当てが nbjm を介して要求されます。さらにその後、nbjm から mds (nbemm) の一

部)へリソースが要求され、nbemm によってメディアが割り当てられ、適切なドライブ (テープメディア用) が選択されて割り当てられます。

bptm から ltid に対して、ドライブへのテープのマウントが要求されます。

ディスクの場合: ディスクは本質的に同時アクセスをサポートするため、bptm は nbrb に対して割り当てを要求する必要はありません。bptm はシステムディスクマネージャに対する読み込み要求でファイルパスを使います。

- bptm 2つの方法の1つのクライアントにイメージを指示します。サーバーがサーバー自体をリストアする (サーバーおよびクライアントが同じホストに存在する) 場合は、nbtar によって共有メモリから直接データを読み込みます。サーバーが別のホストに存在するクライアントをリストアする場合は、bptm の子プロセスが作成され、このプロセスによってクライアントの nbtar にデータが送信されます。

---

**メモ:** バックアップイメージ全体ではなく、リストア要求を満たすために必要なイメージの一部だけがクライアントに送信される場合もあります。

---

- NetBackup nbtar プログラムによって、クライアントディスクにデータを書き込みます。

---

**メモ:** NetBackup が動作するには、PBX が実行されている必要があります (PBX は次の図には示されていません)。PBX 問題を解決する方法について詳しくは、『NetBackup トラブルシューティングガイド』を参照してください。

---

## Windows クライアントのリストア

NetBackup では、UNIX クライアントの場合と同様の操作が Windows クライアントでもサポートされています。

次に、リストア処理に関連する Windows プロセスを示します。

- NBWIN は、クライアントのユーザーインターフェースプログラムです。bpbbackup 機能および bparchive 機能が NBWIN に統合されています。
- BPINETD の役割は、UNIX クライアントの inetd と同じです。
- NetBackup Client デーモンは BPCD と呼ばれます。
- TAR32 は Windows 版 NetBackup の一部で、その役割は UNIX の NetBackup nbtar と同じです。

---

**メモ:** Backup Exec イメージのリストアを行う場合は、クライアント上では、bpbrm によって tar32.exe ではなく mtfrd.exe が起動されます。サーバープロセスは、NetBackup のリストアの場合と同じです。


---



サーバープロセスは、UNIX の場合と同じです。

図 4-4 に、これらの操作に関連するクライアントプロセスを示します。

図 4-4 リストア: Windows クライアントの場合



## リストアログについて

リストアで発生した問題を診断するためのさまざまなログがあります。リストアプロセスの動作の仕組みを理解することは、特定の問題に対処するためにどのログを確認すべきかを判断するのに役立つ最初のステップです。

サポートが必要な場合は、テクニカルサポートにログを送信してください。

p.82 の「[テクニカルサポートへのリストアログの送信](#)」を参照してください。

リストアエラーのレビューで使われる共通のログファイルは次のとおりです。

- p.153 の「[bprd のログ](#)」を参照してください。
- p.153 の「[bprestore のログ](#)」を参照してください。
- p.158 の「[PBX のログ](#)」を参照してください。
- p.160 の「[vnetd のログ](#)」を参照してください。
- p.152 の「[bpdbrm のログ](#)」を参照してください。
- p.152 の「[bpjobd のログ](#)」を参照してください。
- p.151 の「[bpbrm のログ](#)」を参照してください。
- p.154 の「[bptm のログ](#)」を参照してください。
- p.159 の「[tar ログ](#)」を参照してください。
- p.155 の「[nbjm のログ](#)」を参照してください。
- p.156 の「[nbrb のログ](#)」を参照してください。
- p.155 の「[nbemm のログ](#)」を参照してください。
- p.154 の「[ltid のログ](#)」を参照してください。
- p.159 の「[reqlib のログ](#)」を参照してください。
- p.159 の「[robots のログ](#)」を参照してください。
- p.150 の「[acsssi のログ](#)」を参照してください。
- p.74 の「[リストアプロセス](#)」を参照してください。

## テクニカルサポートへのリストアログの送信

リストアで問題が発生した場合は、問題のレポートおよび関連するログをテクニカルサポートに送信して支援を依頼できます。

- p.96 の「[合成バックアップの問題レポートに必要なログ](#)」を参照してください。

---

**メモ:** 統合ログの診断レベルをデフォルトレベルの **6** に設定することをお勧めします。

---

表 4-1 特定のリストア問題で収集するログ

問題の種類	収集するログ
テープのリストアジョブの問題	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ デバッグレベル 5 の nbjm ログ</li> <li>■ デバッグレベル 1 の nbemm ログ</li> <li>■ デバッグレベル 4 の nbrb ログ</li> <li>■ 詳細 1 の bpdmb ログ</li> <li>■ 詳細 5 の bprd ログ</li> <li>■ 詳細 5 の bpbrm ログ</li> <li>■ 詳細 5 の tar ログ</li> <li>■ 詳細 5 の bpcd ログ</li> </ul> <p>問題がメディアまたはドライブの場合は、サポートは以下のログも必要とします</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ reqlib ログ</li> <li>■ daemon ログ</li> <li>■ robots ログ</li> <li>■ acsssi ログ (UNIX のみ)</li> </ul>
ディスクのリストアジョブの問題	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 詳細 1 の bpdmb ログ</li> <li>■ 詳細 5 の bprd ログ</li> <li>■ 詳細 5 の bpbrm ログ</li> <li>■ 詳細 5 の bptm ログ</li> <li>■ 詳細 5 の bpdm ログ</li> <li>■ 詳細 5 の tar ログ</li> <li>■ 詳細 5 の bpcd ログ</li> </ul>

# 高度なバックアップおよびリストア機能

この章では以下の項目について説明しています。

- [SAN クライアントファイバートランスポートのバックアップ](#)
- [SAN クライアントファイバートランスポートのリストア](#)
- [ホットカタログバックアップ](#)
- [ホットカタログのリストア](#)
- [合成バックアップ](#)


## SAN クライアントファイバートランスポートのバックアップ

次に、SAN クライアントのバックアッププロセスを示します。

SAN クライアントの機能によって、ディスクへのバックアップ時に、NetBackup メディアサーバーと SAN 接続された NetBackup クライアントとの間でデータを高速に移動できます。バックアップデータは、SAN 接続されたクライアントからメディアサーバーへ、ファイバーチャネル接続を使用して送信されます。

FT Service Manager (FSM) は、SAN クライアントの一部としてマスターサーバー内に存在するドメインレイヤーサービスです。FSM は、SAN クライアントリソースの検出、構成、イベントの監視を行います。FSM はクライアントとメディアサーバーからファイバーチャネル情報を収集し、NetBackup リレーショナルデータベース (NBDB) に情報をポピュレートします。FSM は NBDB のサブプロセスとして動作して NBDB のログにログメッセージを書き込みます。FSM は、nbftclnt クライアント上の NetBackup プロセスやメディアサーバー上の nbftsrvr プロセスと相互作用します。

図 5-1 SAN クライアントのバックアッププロセスのフロー



SAN クライアントのバックアッププロセスの処理手順は次のとおりです。

### SAN クライアントのバックアップ手順

**1 NetBackup** マスターサーバーまたはプライマリクライアントがバックアップを開始します。**NetBackup Request** デーモン (bprd) は、**NetBackup Policy Execution Manager** (nbpem) にバックアップ要求を送信します。nbpem はポリシー構成を処理します。

nbpem、nbjm、nbrb、nbemm など、その他のすべてのデーモンおよびプログラムは、必要に応じて起動されます。

**2 Policy Execution Manager** サービス (nbpem) によって、次の操作が実行されます。


- bpdbm からポリシーリストが取得されます。
- スケジュールが設定されたすべてのジョブの作業リストが作成されます。
- 各ジョブの実行時間が計算されます。

- 実行時間の順に作業リストがソートされます。
  - その時点における実行予定のすべてのジョブが nbjm に送信されます。
  - 次の実行ジョブに対して呼び起こしタイマーが設定されます。
  - ジョブが終了すると、次のジョブの実行予定時刻が再計算され、その時点における実行予定のすべてのジョブが nbjm に送信されます。
- 3 Job Manager サービス (nbjm) は Resource Broker (nbrb) からバックアップリソースを要求します。これにより、nbrb から SAN クライアント用の共有メモリの使用に関する情報が返されます。**
- 4 nbjm サービスはクライアントデーモン bpcd を使って Backup Restore Manager bpbbrm を開始し、バックアップを開始します。**
- 5 bpbbrm サービスは bptm を開始します。これにより次が実行されます。**
- nbjm からの SAN クライアント情報を要求します。
  - バックアップ要求を FT サーバープロセス (nbftsrvr) に送信します。
  - バックアップ要求をクライアント (nbftclnt) 上の FT クライアントプロセスに送信します。これにより、メディアサーバー上で nbftsrvr に対するファイバークラウド接続が開始され、共有メモリが割り当てられ、共有メモリ情報がバックアップ ID ファイルに書き込まれます。
- 6 bpbbrm サービスは bpcd を使用して bpbkar を起動し、次を実行します。**
- BID ファイルから共有メモリ情報が読み込まれます (ファイルが利用可能になるまで待機します)。
  - bpbbrm にイメージ内のファイル情報を送信します。
  - bpbkar にファイルデータを書き込み、必要に応じて圧縮して共有バッファにデータを書き込みます。
  - バッファがいっぱいになるときやジョブが完了したときは、バッファにフラグを設定します。
- 7 FT クライアントプロセス (nbftclnt) は、共有メモリバッファのフラグが設定されるのを待ちます。その後、イメージデータを FT サーバー (nbftsrvr) の共有メモリバッファに転送し、バッファフラグを消去します。**
- 8 nbftsrvr サービスは nbftclnt からのデータを待ち、共有メモリバッファに書き込まれたデータを書き込みます。転送が完了すると、nbftsrvr によってバッファにフラグが設定されます。**

- 9 bptm は、共有メモリバッファのフラグが設定されるまで待機します。フラグが設定されると、バッファのデータがストレージデバイスに書き込まれ、バッファのフラグがクリアされます。
- 10 ジョブの最後に、次の処理が実行されます。
  - bpbkar は bpbbrm および bptm にジョブが完了したことを通知します。
  - bptm は bpbbrm にデータ書き込みの最終状態を送信します。
  - bptm から nbftclnt に対して、ファイバーチャネル接続のクローズが要求されます。
  - nbftclntによってファイバーチャネル接続がクローズされ、BID ファイルが削除されます。

## SAN クライアントファイバートランスポートのリストア

図 5-2 ファイバートランスポートを介した SAN クライアントのリストア



SAN クライアントのリストアのプロセスの流れは次のとおりです (示される順序)。

- リストアを開始すると、**NetBackup** によってクライアントの `bprestore` プログラムが起動され、そのプログラムによって要求が **Request** デーモン `bprd` に送信されます。この要求によって、ファイルおよびクライアントが識別されます。その後、**NetBackup Request** デーモンによって、`bpcd` (**NetBackup Client** デーモン) を使用して **Backup Restore Manager** (`bpbrm`) が起動されます。

---

**メモ:** **Backup Exec** イメージのリストアを行う場合は、クライアント上では、`bpbrm` によって `tar32.exe` ではなく `mtfrd.exe` が起動されます。サーバープロセスは、**NetBackup** のリストアの場合と同じです。

---

- 対象のデータが存在するディスクまたはテープがマスターサーバーに接続されている場合、マスターサーバーで、`bprd` によって **Backup Restore Manager** が起動されます。そのディスクユニットまたはテープユニットがメディアサーバーに接続されている場合、そのメディアサーバーで、`bprd` によって **Backup Restore Manager** が起動されます。
- `bpbrm` によって `bptm` が起動され、バックアップ ID と `shmfat` (共有メモリ) フラグが `bptm` に渡されます。
- `bptm` によって、次の処理が実行されます。
  - ジョブマネージャサービスから **SAN** クライアントの情報を要求します (`nbjrm`)。
  - **FT** サーバープロセスにリストア要求を送信します (`nbftsrvr`)。
  - リストア要求が、クライアント上の **FT** クライアントプロセス (`nbftclnt`) に送信されます。`nbftclnt` によって、メディアサーバー上の `nbftsrvr` へのファイバーチャネル接続がオープンされ、共有メモリが割り当てられて、共有メモリ情報がバックアップ ID ファイルに書き込まれます。
- `bpbrm` によって、`bpcd` を介して `tar` が起動され、バックアップ ID、ソケット情報、`shmfat` (共有メモリ) フラグが `tar` に渡されます。
- `bptm` によって、次の処理が実行されます。
  - ストレージデバイスからイメージが読み込まれます。
  - `bptm` の子プロセスが作成されます。この処理では、バックアップイメージがフィルタリングされて、リストア用に選択されたファイルだけがクライアントに送信されます。
  - サーバー上の共有バッファにイメージデータが書き込まれます。
  - バッファに空きがない場合、またはジョブが完了した場合、バッファにフラグが設定されます (一部のバッファがクライアントに送信される場合もあります)。
- `tar` によって、次の処理が実行されます。



- 状態情報と制御情報が `bpbrm` に送信されます。
- ローカルのバックアップ ID ファイルから共有メモリ情報が読み込まれます (ファイルが利用可能になるまで待機します)。
- データの読み込み準備が完了したことを示すバッファフラグを待機します。
- バッファからデータが読み込まれ、ファイルが抽出されてリストアされます。 `shmfat` (共有メモリ) フラグが設定されている場合、`tar` はデータのフィルタリングが完了していると判断します。
- FT サーバードキュメント `nbftsrvr` は、共有メモリバッファのフラグが設定されるまで待機します。フラグが設定されると、`nbftsrvr` はイメージデータを FT クライアント (`nbftclnt`) の共有メモリバッファに転送し、バッファのフラグをクリアします。
- FT クライアント (`nbftclnt`) が `nbftsrvr` からのデータを待機し、そのデータをクライアントの共有メモリバッファに書き込みます。その後、`nbftclnt` がバッファのフラグを設定します。
- ジョブの最後に、次の処理が実行されます。
  - `bpptm` は `tar` および `bpbrm` にジョブが完了したことを通知します。
  - `bpptm` から `nbftclnt` に対して、ファイバーチャネル接続のクローズが要求されます。
  - `nbftclnt` によってファイバーチャネル接続がクローズされ、`BID` ファイルが削除されます。


## ホットカタログバックアップ

ホットカタログバックアップはポリシー形式のバックアップであり、通常のバックアップポリシーと同様に柔軟にスケジュールできます。このバックアップ形式は、他のバックアップ処理が継続的に行われている非常に使用頻度の高い **NetBackup** 環境で使用することを目的としています。

**NetBackup** 管理コンソールのオプションを使用して **NetBackup** カタログの手動バックアップを開始できます。または、カタログが自動的にバックアップされるように **NetBackup** ポリシーを構成できます。

図 5-3 では、ホットカタログバックアップ処理が表示されます。

図 5-3 ホットカタログバックアップ処理



NetBackup は次のホットカタログバックアップジョブを開始します。

- 管理者によって手動で開始されるか、またはカタログバックアップポリシーのスケジュールによって開始される親ジョブ。
- マスターサーバーの ID のリカバリ時に使用する .drpkg ファイルを作成する子ジョブ。 .drpkg ファイルを正常に作成した後、ステージングの前に、同じ子ジョブは、次の場所にあるステージングディレクトリに、SQL Anywhere データベースファイルのオンラインバックアップを実行します。  
 UNIX の場合: /usr/opencv/db/staging  
 Windows の場合: install\_path¥Veritas¥NetBackupDB¥staging
- NBDB データベースファイルのバックアップを行う子ジョブ。

ファイルが準備領域に格納されると、通常のバックアップと同様の方法で、SQL Anywhere データベースエージェントによってこれらのファイルのバックアップが行われます。

- **NetBackup** データベースファイル (/usr/opensv/netbackup/db 内のすべてのファイル) のバックアップを行う子ジョブ。

**NetBackup** によってディザスタリカバリファイルが作成されます。ポリシーで電子メールオプションが選択されている場合は、このファイルが管理者に電子メールで送信されます。

ホットカタログバックアップに関するメッセージについては、次のログを参照してください。

- bpdbm, bpbkar, bpbbrm, bpcd, bpbackup, bprd

リレーショナルデータベースファイルにのみ関するメッセージについては、**EMM** の **server.log** ファイルと次のディレクトリにある bpdbm ログファイルを参照してください。

- **UNIX** の場合: /usr/opensv/netbackup/logs/bpdbm  
/usr/opensv/db/log/server.log
- **Windows** の場合: `install_path¥NetBackup¥logs¥bpdbm`  
`install_path¥NetBackupDB¥log¥server.log`

## ホットカタログのリストア

**NetBackup** 管理コンソールの **NetBackup** カタログリカバリウィザード、または `bprecover` コマンドを使用して、カタログのリストアを開始できます。詳しくは、『**NetBackup** トラブルシューティングガイド』の「ディザスタリカバリ」の章を参照してください。

<http://www.veritas.com/docs/DOC5332>


---

**メモ:** ディザスタリカバリのような状況でホットカタログのリストアを実行する前に、マスターサーバーの ID が、ディザスタリカバリのインストールまたは `nbhostidentity -import -infile drpkg.path` コマンドによってリカバリされている必要があります。ID がリカバリされると、ホットカタログのリカバリは通常どおりに完了できます。

---

図 5-4 にカタログのリストアおよびリカバリのプロセスを説明します。

図 5-4 カタログのリストアおよびリカバリ



ホットカタログバックアップからの **NetBackup** データベースとリレーショナルデータベース (NBDB) ファイルのリストアは、次のステップで構成されます (示される順序)。

- **NetBackup** カタログのイメージと設定ファイルがリストアされます。
- **NBDB** ファイルがリストアされます。データベースファイルは、`/usr/opencv/db/staging` (UNIX の場合)、または `install_path¥NetBackupDB¥staging` (Windows の場合) にリストアされます。
- このステージングディレクトリへのファイルのリストアが行われた後、**NBDB** がリカバリされます。
- **NBDB** ファイルは、ステージングディレクトリから `bp.conf` ファイルの `VXDBMS_NB_DATA` 設定 (UNIX の場合)、または対応するレジストリキー (Windows の場合) で指定された場所へ移動されます。デフォルトの場所は、`/usr/opencv/db/data` (UNIX の場合)、`install_path¥NetBackupDB¥data` (Windows の場合) です。  
リレーショナルデータベースファイルが再配置される場合、これらのファイルは、ステージングディレクトリから `/usr/opencv/db/data/vxdbms.conf` ファイル (UNIX の場合) または `install_path¥NetBackupDB¥data¥vxdbms.conf` ファイル (Windows

の場合)に移動されます。NetBackup リレーショナルデータベースのファイルを再配置する方法について詳しくは、『NetBackup 管理者ガイド Vol. 1』を参照してください。

## 合成バックアップ

NetBackup の典型的なバックアップ処理では、クライアントにアクセスしてバックアップを作成します。合成バックアップとは、クライアントを使用せずに作成されたバックアップイメージのことです。合成バックアップ処理では、クライアントを使用する代わりに、コンポーネントイメージと呼ばれる、以前に作成したバックアップイメージを使用して完全イメージまたは累積増分イメージが作成されます。

---

**メモ:** 合成アーカイブは存在しません。


---


たとえば、既存の完全イメージとその後の差分増分イメージを合成して、新しい完全イメージを作成できます。以前の完全イメージと増分イメージが、コンポーネントイメージです。新しく作成された合成完全イメージは、従来の処理で作成されたバックアップと同様に動作します。またこの合成完全イメージは、最新の増分と同時期のクライアントのバックアップになります。合成イメージは、ファイルを含む最新のコンポーネントイメージから各ファイルの最新バージョンをコピーすることによって作成されます。合成バックアップは[True Image Restore]と[移動検出 (Move Detection)]オプションを選択したポリシーを使用して作成する必要があります。このオプションによって、クライアントのファイルシステムから削除されたファイルが、合成バックアップに表示されないようにできます。

従来のバックアップのように、nbpem は合成バックアップを開始します。nbpem は nbjrm に要求を送信して合成バックアップを開始し、その後で nbjrm がマスターサーバー上で動作するbpsynthを開始します。合成バックアップイメージの作成が制御され、コンポーネントイメージからの必要なファイルの読み込みが制御されます。デバッグログディレクトリにbpsynthというディレクトリが存在する場合、追加のデバッグログメッセージは、このディレクトリ内のログファイルに書き込まれます。

bpsynth では、複数のフェーズで合成イメージを作成します。

表 5-1

フェーズ	説明
<p>1-カタログ情報とエクステンツの準備</p>	<p>フェーズ 1 では、bpsynth はデータベースマネージャ bpdbm の合成バックアップ要求を作ります。bpsynth はコンポーネントイメージカタログのエントリと TIR 情報を使用して新しい合成イメージのカタログを構築します。また、コンポーネントイメージから合成イメージにコピーされるエクステンツも作成されます。bpdbm サービスは bpsynth にエクステンツのリストを返します。(エクステンツは、開始ブロック番号と、特定のコンポーネントイメージ内の連続したブロック数を示します)。エクステンツのセットは、通常、新しい合成イメージに各コンポーネントイメージからコピーされます。</p> <p>次の図に、フェーズ 1 の動作を示します。</p>  <pre> graph TD     nbpem[nbpem] --- nbjm[nbjm]     nbjm --- bpsynth[bpsynth]     bpsynth -- "合成バックアップの要求" --- bpdbm[bpdbm]     bpdbm --- Catalogue[(カタログ)]     subgraph MasterServer [マスターサーバー]         nbpem         nbjm         bpsynth         bpdbm     end     </pre>
<p>2-リソースの取得</p>	<p>フェーズ 2 では、bpsynth が新しいイメージの書き込みリソース (ストレージユニット、ドライブ、メディア) が取得されます。また、コンポーネントイメージが含まれるすべての読み込みメディアが予約され、最初に読み込むメディア用のドライブが取得されます。</p> <p>コンポーネントイメージが BasicDisk に存在する場合、リソースの予約は行われません。</p>

フェーズ	説明
3 - データのコピー	<p>フェーズ 3 では、bpsynth がメディアサーバー上で (テープとディスクの) ライター bptm を開始して新しい合成イメージを書き込みます。また、リーダー bptm (テープ用) または bpdm (ディスク用) 処理も開始します。リーダープロセスによって、コンポーネントイメージのすべてのエクステンツが読み込まれます。</p> <p>次の図に、フェーズ 3 の動作を示します。</p>  <p>bpsynth によってメディアサーバー上で起動されるのは、bptm (ライター) および bpdm (リーダー) の親プロセスだけです。その後、親プロセスによって子プロセスが起動されます。親と子のプロセス間の通信は、共有メモリのバッファを介して行われます。</p> <p>bpsynth プロセスによって、各コンポーネントイメージのエクステンツ (開始ブロックおよび数) が、対応する bptm または bpdm リーダーの子プロセスに送信されます。</p> <p>bptm または bpdm リーダーの親プロセスによって、適切なメディアから共有バッファにデータが読み込まれます。bptm または bpdm リーダーの子プロセスによって、共有バッファにあるデータが、ソケットを介して bptm ライターの子プロセスに送信されます。bptm ライターの子プロセスによって、データが共有バッファに書き込まれます。bptm ライターの親プロセスによって、共有バッファからメディアにデータがコピーされ、bpsynth に、合成イメージの作成が完了したことが通知されます。</p>

フェーズ	説明
4-イメージの検証	<p>フェーズ 4 では、bpsynth プロセスによってイメージの妥当性がチェックされます。これで、新しいイメージが <b>NetBackup</b> で認識されるようになり、他の完全バックアップまたは累積増分バックアップと同様に使用できます。</p> <p>合成バックアップには、移動検出機能を使った <b>True Image Restore (TIR)</b> が各コンポーネントイメージで選択されることと、コンポーネントイメージが合成イメージであることが必要です。</p>

## 合成バックアップの問題レポートに必要なログ

合成バックアップの問題をデバッグするには、問題レポートおよび追加項目にすべてのログを含める必要があります。次のログの形式を **Veritas** テクニカルサポートに送信します。

- 統合ログ機能によって作成されるログファイル  
 p.18 の「**NetBackup** の統合ログの収集」を参照してください。
- レガシーログ機能によって作成されるログファイル  
 p.97 の「**合成バックアップの問題レポートに必要なレガシーログディレクトリの作成**」を参照してください。
- 次の追加項目を含めます。

試行ファイル

試行ファイルは、次のディレクトリに存在します。

```
install_path/netbackup/db/jobs/trylogs/jobid.t
```

合成バックアップジョブのジョブ ID が 110 の場合、試行ファイルは 110.t という名前になります。

ポリシー属性

次のコマンドを使ってポリシーの属性を取得します。

```
install_path/netbackup/bin/admincmd/bppllist  
policy_name -L
```

ここで、*policy\_name* は、合成バックアップジョブを実行したポリシーの名前です。

ストレージユニットの  
リスト

次のコマンドからストレージユニットのリストを取得します。

```
install_path/netbackup/bin/admincmd/bpstulist -L
```



## 合成バックアップの問題レポートに必要なレガシーログディレクトリの作成

レガシーログディレクトリが作成されていない場合、そのディレクトリを作成する必要があります。このディレクトリが存在しない場合、ログをディスクに書き込むことができません。

p.96 の「[合成バックアップの問題レポートに必要なログ](#)」を参照してください。

表 5-2 レガシーログディレクトリの作成

手順	処理	説明
手順 1	マスターサーバー上にディレクトリを作成します。	次のディレクトリを作成します。 <code>install_path/netbackup/logs/bpsynth</code> <code>install_path/netbackup/logs/bpdbm</code> <code>install_path/netbackup/logs/vnetd</code>
手順 2	メディアサーバー上にディレクトリを作成します。	次のディレクトリを作成します。 <code>install_path/netbackup/logs/bpcd</code> <code>install_path/netbackup/logs/bptm</code>
手順 3	[グローバルログレベル (Global logging level)]を変更します。	[ <b>ホストプロパティ (Host Properties)</b> ]で、マスターサーバーを選択し、[ <b>グローバルログレベル (Global logging level)</b> ]を 5 に設定します。 ホストプロパティを使用して構成にアクセスする方法については、『 <a href="#">NetBackup トラブルシューティングガイド</a> 』を参照してください。
手順 4	ジョブを再実行します。	ジョブを再度実行して、作成したディレクトリからログを収集します。 bptm ログは、イメージの読み込みおよび書き込みがテープデバイスまたはディスクに対して行われる場合にだけ必要です。bpdm ログは、イメージの読み込みがディスクに対して行われる場合にだけ必要です。 イメージが複数のメディアサーバーから読み込まれる場合、bptm または bpdm のデバッグログは、各メディアサーバーから収集される必要があります。


# ストレージのログ記録

この章では以下の項目について説明しています。

- [NDMP バックアップのログ記録](#)
- [NDMP リストアログ記録](#)

## NDMP バックアップのログ記録

図 6-1 NDMP バックアップ処理



NDMP バックアップ操作の基本的な処理手順は次のとおりです。

#### NDMP バックアップ手順

- 1 NetBackup 管理者は `bpbbackup` コマンドを実行してバックアップジョブを開始します。または、NetBackup 管理コンソールで作成したスケジュール設定済みポリシーでジョブを開始できます。
- 2 `bpbbackup` 処理はマスターサーバーに接続してバックアップ要求を作成します。Request Manager (`bprd`) はバックアップ要求を Policy Execution Manager (`nbpem`) に送信し、Policy Execution Manager はジョブを Job Manager (`nbjm`) に送信します。
- 3 `nbjm` はジョブを実行する必要がある Resource Broker (`nbrb`) のリソースを要求します。`nbrb` は Enterprise Media Management (`nbemm`) のメディアとデバイスの選択 (MDS) にアクセスしてリソース要求を評価します。MDS はこのジョブに使うリソースを識別するために EMM データベースを問い合わせます。
- 4 MDS は `nbrb` にジョブのリソースリストを提供し、`nbrb` は `nbjm` にこのリストを渡します。
- 5 `nbjm` はこのバックアップジョブに関連付けられたメディアサーバーと通信を開始します。クライアントサービス (`bpca`) を経由してメディアサーバーの Backup Restore Manager (`bpbrm`) を開始します。
- 6 `bpbrm` はメディアサーバーの Tape Manager (`bptm`) を開始します。最終的に、親 `bptm` プロセスはバックアップジョブに使用するテープをマウントするように `ltid` に要求します。
- 7 NetBackup for NDMP サーバーで、次のいずれかを実行します。要求したテープをストレージデバイスにマウントするのに必要な NDMP SCSI ロボットコマンドを送信します。
  - NDMP エージェントサービス (`ndmpagent`) は直接接続するテープをマウントするために NDMP コマンドを発行するファイラに接続します。
  - メディアサーバーの `ltid` は要求したテープをストレージデバイスにマウントするのに必要な NDMP SCSI ロボットコマンドを発行します。
- 8 NDMP バックアップの種類に応じて次のいずれかを実行します。
  - ローカルバックアップ。NetBackup は NDMP サーバーアプリケーションがテープにバックアップを作成するように NDMP コマンドを送信します。LAN を経由せずに NDMP ホストのローカルディスクとテープドライブ間でデータを移動します。
  - 3-Way バックアップ (プロセスの流れ図には表示されない)。NetBackup はバックアップを実行する NDMP サーバーアプリケーションに NDMP コマンドを送信します。メディアサーバーは両方の NDMP サーバーと NDMP 通信を確立します。バックアップを作成したデータを収める NDMP サーバーから、テープスト


レージにバックアップを書き込む NDMP サーバーにネットワークを経由してデータを移動します。

- リモートバックアップ (プロセスの流れ図には表示されない)。バックアップの書き込みに使用するデバイスは **NetBackup** ストレージユニットに関連付けられます。**NetBackup** メディアサーバーの `bpem` はテープドライブにテープをマウントします。**NetBackup** は NDMP サーバーに NDMP コマンドを送信して NDMP 以外のメディアマネージャストレージユニットのバックアップを開始します。NDMP ホストから **NetBackup** メディアサーバーにネットワークを経由してデータを移動すると、メディアサーバーは選択したストレージユニットにデータを書き込みます。
- 9 バックアップ操作中とその完了時に、NDMP サーバーはバックアップ操作に関する状態を **NetBackup for NDMP** サーバーに送信します。**NetBackup** の複数のプロセスはジョブに関する情報を `bpjobd` に送信し、`bpjobd` はこの情報を使用して **NetBackup** アクティビティモニターに表示されるジョブ状態を更新します。

状態、カタログ、およびその他のジョブ情報の移動がプロセスの流れ図に破線で示されます。

# NDMP リストアログ記録

図 6-2 NDMP リストア処理



NDMP リストア操作の基本処理手順は次のとおりです。

## NDMP リストア手順

- 1 NetBackup のマスターサーバーまたはメディアサーバーの NetBackup 管理コンソール管理者は、イメージカタログを参照したり、NDMP イメージからリストアするファイルを選択したりしてリストアジョブを開始します。この処理は標準バックアップイメージからリストアするファイルの選択に似ています。NetBackup マスターサーバーはリストアの実行に必要な特定のメディアを識別します。この図では、メディアはテープボリュームです。
- 2 マスターサーバーは、リストアするデータおよび必要なメディアを特定した後にリストアジョブを送信します。ジョブマネージャ (nbjm) は、必要なリソースを要求します。このリソースの要求により、リストアするデータを含むメディアが割り当てられます。この例では、テープドライブはリストア操作時に使います。
- 3 マスターサーバーはリストアジョブに使うメディアサーバーに接続し、Restore Manager (bpbrm) プロセスを開始してリストアジョブを管理します。bpbrm が Tape Manager プロセス (bptm) を開始して、nbjm にテープボリュームを問い合わせます。bptm は論理テープインターフェースデーモン (ltid) にテープのマウントを要求します。
- 4 NetBackup for NDMP サーバーで、NDMP エージェント (ndmpagent) はファイラに接続し、NDMP コマンドを発行して直接接続されているテープをマウントします。ltid は NDMP コマンドを送信してストレージデバイスで要求されたテープをマウントします。または、メディアサーバー自体が通常の Media Manager ストレージユニットのようにテープのマウント要求を発行します。
- 5 NDMP リストア操作の種類に応じて次のいずれかが実行されます。
  - ローカルリストア。テープドライブからローカルディスクにリストア操作を開始するために、NetBackup は NDMP サーバーに NDMP コマンドを送信します。リストアデータはテープドライブから NDMP ホストのローカルディスクに LAN を経由せずに移動します。
  - 3-Way リストア。NetBackup メディアサーバーはリストアに使う NDMP サーバー両方の NDMP 通信を確立します。NDMP サーバーのテープから他の NDMP サーバーのディスクストレージにデータのリストアを開始するには、メディアサーバーから両方の NDMP サーバーに NDMP コマンドを送信します。リストアデータは NDMP ホスト間でネットワーク経由で移動します。
  - リモートリストア。NetBackup は NDMP サーバーがリストアを実行できるようにするために NDMP サーバーに NDMP コマンドを送信します。メディアサーバーの bptm はリストアデータをテープから読み込み、ディスクストレージにデータを書き込む NDMP ホストにネットワークを経由して送信します。
- 6 NDMP サーバーはリストア操作に関する状態情報を NetBackup for NDMP サーバーに送信します。NetBackup の各種の処理 (nbjm、bpbrm、bptm など) はマスターサーバーにジョブの状態情報を送信します。マスターサーバーの Jobs Database Manager (bpjobd) プロセスはジョブデータベースのリストアジョブの状態を更新します。この状態はアクティビティモニターに表示されます。



# NetBackup Deduplication ログ

この章では以下の項目について説明しています。

- [メディアサーバー重複排除プール \(MSDP\)](#) への重複排除のバックアップ処理
- [クライアント重複排除のログ](#)
- [重複排除の設定ログ](#)
- [ユニバーサル共有のログ](#)
- [メディアサーバーの重複排除のログ記録と `pdplugin` ログ記録](#)
- [ディスク監視のログ記録](#)
- [ログ記録のキーワード](#)


## メディアサーバー重複排除プール (MSDP) への重複排除のバックアップ処理

メディアサーバー重複排除プール (MSDP) への重複排除のバックアップ処理は、次のように行われます。

- クライアントの `bpbkar` が、NetBackup バックアップテープマネージャ (`bptm` 処理) にデータを送信します。
- `pdvfs` (プロキシとして `bptm` を使用) が NetBackup Deduplication Manager (`spad`) に接続してメタデータ (イメージレコード) を `spadb` ミニカタログに記録し、NetBackup Deduplication Engine (`spoold`) に接続して、データディレクトリ (`dedup_path\data`) の `.bhd/.bin` ファイルにイメージデータを格納します。

- spoold は、キュー (`dedupe_path¥queue`) ディレクトリの `.tlog` ファイルと、処理されたディレクトリに、`tlogs` を書き込みます。キューディレクトリの `tlog` データは、次のコンテンツルーターのキュー処理ジョブが実行されるときに、`crdb` に後から処理されます。**NetBackup 7.6** 以降、`.tlog` ファイルにはデータベースへの追加は含まれません。

図 7-1 MSDP の重複排除の構成



このシナリオでは、クライアントはデータを直接メディアサーバーにバックアップし、メディアサーバーはローカルに格納する前にデータの重複を排除します。これが正しいメディアサーバーで行われていることを確認します。このサーバーは、MSDP ストレージサーバーと必ずしも同じではありません (負荷分散のため)。

重複排除固有のログ記録には、メディアサーバーで次の項目を有効にします。

1. 詳細 5 の `bptm` のログ:
  - `/usr/opensv/netbackup/logs` (Windows の場合: `install_path¥NetBackup¥logs`) に `bptm` という名前のログディレクトリを作成します。
  - **NetBackup** 管理コンソールで `bptm` ログの詳細度を **5** に設定します。そのためには、メディアサーバーで [ホストプロパティ (Host Properties)]、[ログ記録 (Logging)] の順にクリックします。UNIX/Linux を使っている場合

は、`/usr/opensv/netbackup/bp.conf` ファイルに次の行を追加して `bptm` ログの詳細度を **5** に設定します。

```
BPTM_VERBOSE = 5
```

- 次の場所にある `pd.conf` 構成ファイルを編集します。

**Windows** の場合:

```
install_path¥NetBackup¥bin¥ost-plugins¥pd.conf
```

**UNIX** または **Linux** の場合:

```
/usr/opensv/lib/ost-plugins/pd.conf
```

さらに次の行をアンコメントまたは修正します。

```
LOGLEVEL = 10
```

---

**メモ:** また、ログを記録するパスを指定するよう、`pd.conf` ファイルで `DEBUGLOG` を修正することもできます。ただし、`DEBUGLOG` のエントリはコメントアウトされたままにすることを推奨します。ログ情報 (PDVFS デバッグログ) は、`bptm` および `bpdm` ログに記録されます。

---

2. 詳細な `spad/spoold` ログ記録 (省略可能) を有効にします。

- `dedup_path¥etc¥puredisk¥spa.cfg` ファイルと `dedup_path¥etc¥puredisk¥contentrouter.cfg` ファイルで、次の行を編集します。  
`Logging=long, thread` は `Logging=full, thread` に変更されます。
- 適切なメディアサーバーを使っていることを確認し、MSDP ストレージサーバーのサービスを再起動します。

---

**注意:** 詳細ログを有効にすると、MSDP のパフォーマンスに影響することがあります。

---

3. バックアップエラーを再現します。
4. NetBackup 管理コンソールで、[アクティビティモニター (Activity Monitor)]>[ジョブ (Jobs)]をクリックし、ジョブの詳細を開いて[状態の詳細 (Detailed Status)]タブをクリックします。バックアップを実行したメディアサーバーのホスト名および `bptm` のプロセス ID 番号 (PID) が表示されます。
  - `bptm(pid=value)` のような行を探します。これは、`bptm` ログで見つかる `bptm` PID です。

- 手順3で見つかった bptm PID をメディアサーバーの bptm ログから抽出します。この手順では、単一行のエントリのみが収集されます。複数行のログエントリは未加工のログで確認します。次の例では、3144 が bptm PID です。

- Windows のコマンドライン:

```
findstr "%[3144.]" 092611.log > bptmpid3144.txt
```

- UNIX/Linux のコマンドライン:

```
grep "%[3144%]" log.092611 > bptmpid3144.txt
```

- バックアップが開始された日付と失敗した日付が含まれる spoold セッションログを、次のログから収集します。

Windows の場合:

```
dedup_path%log%spoold%mediasvr_IP_or_hostname%bptm%Receive%MMDDYY.log  
dedup_path%log%spoold%mediasvr_IP_or_hostname%bptm%Store%MMDDYY.log
```

UNIX または Linux の場合:

```
dedup_path/log/spoold/mediasvr_IP_or_hostname/bptm/Receive/MMDDYY.log  
dedup_path/log/spoold/mediasvr_IP_or_hostname/bptm/Store/MMDDYY.log
```

## クライアント重複排除のログ

クライアント重複排除のログでは、次の場所が使われます。次の重複排除場所オプションのいずれかを選択します。変更を反映させるには、適用可能な MSDP ストレージプールで、`install_path%etc%puredisk%spa.cfg` と `install_path%etc%puredisk%contentrouter.cfg` を編集し、`Logging=full,thread` を指定して、spad と spoold サービスを再起動します。

- クライアント側のログ (NetBackup Proxy Service のログ) を次に示します。

Windows の場合:

```
install_path%NetBackup%logs%nbostpxy
```

UNIX または Linux の場合:

```
/usr/opensv/netbackup/logs/nbostpxy
```

PBX (nbostpxy (OID450):

```
vxlogcfg -a -p 51216 -o 450 -s DebugLevel=6 -s DiagnosticLevel=6
```

- メディアサーバーのログは次のとおりです。  
bptm と `storage_path¥log¥spoold¥IP_address¥nbostpxy.exe¥*`

## 重複排除の設定ログ

次に重複排除の設定ログを示します。

Windows 向け NetBackup 管理コンソールウィザードのログ記録:

1. wingui (OID: 263):

```
# vxlogcfg -a -p 51216 -o 263 -s DebugLevel=6 -s DiagnosticLevel=6
```

2. 該当する MSDP ストレージプールで、`install_path¥etc¥puredisk¥spa.cfg` と `install_path¥etc¥puredisk¥contentrouter.cfg` を編集します。  
Logging=full,thread を指定し、次に、変更を有効にするために、spad サービスと spoold サービスを再起動します。

- nbsl (OID: 132):

```
vxlogcfg -a -p 51216 -o 132 -s DebugLevel=6 -s DiagnosticLevel=6
```

- dsm (OID: 178):

```
vxlogcfg -a -p 51216 -o 178 -s DebugLevel=6 -s DiagnosticLevel=6
```

3. ストレージサービス (msdp/pdplugin の応答を NetBackup に記録するために STS のログ記録をオンにする):

```
# vxlogcfg -a -p 51216 -o 202 -s DebugLevel=6 -s DiagnosticLevel=6
```

4. RMMS (Remote Monitoring and Management Service):

```
# vxlogcfg -a -p 51216 -o 222 -s DebugLevel=6 -s DiagnosticLevel=6
```

5. tpcommand (...¥volmgr¥debug¥tpcommand)

6. `storage_directory¥log¥msdp-config.log`

コマンドライン設定のログ記録:

- nbdevquery の管理ログ (`storage_server` を追加する)
- tpcommand の tpconfig ログ (資格情報を追加する)(...¥volmgr¥debug¥tpcommand)
- `storage_directory¥log¥pdde-config.log`

- ストレージサービス (msdp/pdplugin の応答を NetBackup に記録するために STS のログ記録をオンにする):  
# vxlogcfg -a -p 51216 -o 202 -s DebugLevel=6 -s DiagnosticLevel=6
- RMMS (Remote Monitoring and Management Service):  
# vxlogcfg -a -p 51216 -o 222 -s DebugLevel=6 -s DiagnosticLevel=6
- `storage_directory¥log¥pdde-config.log`

NetBackup 管理コンソールのログ記録:

C:¥Program Files¥VERITAS¥Java (Windows の場合) または /usr/opensv/java (UNIX/Linux の場合) にある Debug.Properties ファイルを開きます。次に、ファイルを編集して、次の行のコメントを解除します (または、これらの行が存在しない場合は追加します)。動作している GUI がある場合は、必ず再起動してください。

```
printcmds=true  
printCmdLines=true  
debugMask=0x0C000000  
debugOn=true
```

ログは、C:¥Program Files¥VERITAS¥NetBackup¥logs¥user\_ops¥nbjlogs (Windows) または /opt/opensv/netbackup/logs/user\_ops/nbjlogs (UNIX/Linux) にあります。最新のログを参照していることを確認します。

- ストレージサービス (msdp/pdplugin の応答を NetBackup に記録するために STS のログ記録をオンにする):  
# vxlogcfg -a -p 51216 -o 202 -s DebugLevel=6 -s DiagnosticLevel=6
- RMMS (Remote Monitoring and Management Service):  
# vxlogcfg -a -p 51216 -o 222 -s DebugLevel=6 -s DiagnosticLevel=6
- `tpcommand (...¥volmgr¥debug¥tpcommand)`
- `storage_directory¥log¥msdp-config.log`

## ユニバーサル共有のログ

ユニバーサル共有の設定ログを次に示します。

ストレージサーバーの場合:

- /var/log/vpfs/ia\_byo\_precheck.log  
インスタントアクセス自社構築 (BYO) プリコンディション検査の結果
- /var/log/vpfs/vpfs-config.log  
Velocity Provisioning File System (VPFS) の設定ログ
- /var/log/vpfs/spws/spws.log

ストレージプラットフォーム Web サービス (spws) ログ

- /var/log/vpfs/spws\_backend/spws\_backend.log  
 ストレージプラットフォーム Web サービス (spws) spws\_backend ログ

マスターサーバー上:

- /usr/opensv/logs/nbwebservice/  
 NetBackup Web サービス (nbwmc) ログ

## メディアサーバーの重複排除のログ記録と pdplugin ログ記録

この項では、メディアサーバーの重複排除のログ記録と pdplugin のログ記録について説明します。

- Client Direct およびそのメディアサーバーとの間で Private Branch Exchange (PBX) 通信をトラブルシューティングする場合を除いて、次のコマンドを使って、重複排除のログ記録のための不要な CORBA/TAO をゼロ (0) に減らします。

```
# vxlogcfg -a -p NB -o 156 -s DebugLevel=0 -s DiagnosticLevel=0
```

バックアップ:

- バックアップの読み書きをするために、メディアサーバーで詳細 5 の bptm を有効にします。
- メディアサーバーの pd.conf ファイルで LOGLEVEL = 10 をコメント解除します。

複製またはレプリケーション:

- 複製の読み書きをするために、メディアサーバーで詳細 5 の bpdm を有効にします。
- メディアサーバーの pd.conf ファイルで LOGLEVEL = 10 をコメント解除します。

---

**注意:** 詳細度を有効にすると、パフォーマンスに影響することがあります。

---

- トレースレベルの spad ログ記録と spoold ログ記録を有効にすることで、複製またはレプリケーションジョブの失敗が、bpdm/pdvfs > ソース spad/spoold セッションログ > ソース replication.log > ターゲット spad/spoold にわたってトレースできます。

## ディスク監視のログ記録

STS のログ記録は、MSDP ストレージプールに通信するための資格情報を持つ、任意のメディアサーバーに設定する必要があります。nbrmms (OID: 222) を、マスターサー

バーと該当する任意のメディアサーバーに設定する必要があります。次の場所のログを使って、ディスクを監視できます。

- ストレージサービス (MSDP プラグインの実行中に NetBackup が受け取るレスポンスを表示するために STS ログ記録をオンにする):  
# vxlogcfg -a -p 51216 -o 202 -s DebugLevel=6 -s DiagnosticLevel=6
- RMMS (Remote Monitoring and Management Service): # vxlogcfg -a -p 51216 -o 222 -s DebugLevel=6 -s DiagnosticLevel=6

## ログ記録のキーワード

サポートがログを確認するときは、次のキーワードを使います。

キーワード	説明
最大フラグメントサイズ	51200 KB 以下であることが必要
get_plugin_version	libstspipd.dll (pdplugin バージョン)
get_agent_cfg_file_path_for_mount	PureDisk エージェントの構成ファイルを使う (.cfg のファイル名に注目)、省略名または FQDN を判断。
emmlib_NdmpUserIdQuery	バックアップ、資格情報の検査に使用
解決済み	リモート CR の名前解決
tag_nbu_dsid の読み取り	NBU_PD_SERVER オブジェクトを正しく読み取っているかどうかの確認
推奨ルーティングテーブル	フィンガープリントを CR がルーティングするための CR ルーティングテーブル。PDDO が PureDisk を対象にする時より有用。
プライマリバックアップ用	プライマリバックアップの dsid
opt-dup コピー用	opt-dup dsid
これは opt-dup です	opt-dup dsid
https	完了したかどうかを確認するための SPA または CR のいずれかへの Web サービスの呼び出し




# OpenStorage Technology (OST) のログ記録

この章では以下の項目について説明しています。

- [OpenStorage Technology \(OST\) バックアップのログ記録](#)
- [OpenStorage Technology \(OST\) の構成と管理](#)

# OpenStorage Technology (OST) バックアップのログ記録

図 8-1 OST の構成



このシナリオでは、クライアントはメディアサーバーに直接データをバックアップし、メディアサーバーはベンダープラグインにアクセスしてストレージサーバーにデータを転送します。

OST 固有のログを記録するには、メディアサーバーまたはプラグインホストで次のことを実行してください。

1. レジストリまたは bp.conf ファイルで VERBOSE = 5 を設定します。
2. /usr/openv/netbackup/logs に次のディレクトリがあることを確認します (Windows の場合は、install\_path¥NetBackup¥logs)。
  - bptm
  - bpbrm
  - bpstsinfo
3. volmgr/debug/tpcommand ディレクトリを作成します。
4. vm.conf ファイルに VERBOSE を記述します。

p.47 の「レガシーログファイルに書き込まれる情報量を制御する方法」を参照してください。

5. 次のプロセスに対して `DebugLevel=6` および `DiagnosticLevel=6` を設定します。
  - **OID 178** (ディスクマネージャサービス、`dsm`)
  - **OID 202** (ストレージサービス、`stssvc`)
  - **OID 220** (ディスクポーリングサービス、`dps`)
  - **OID 221** (メディアパフォーマンスモニターサービス)
  - **OID 222** (Remote Monitoring and Management Service)
  - **OID 230** (Remote Disk Manager Service、`rdsmd`)
  - **OID 395** (STS Event Manager、`stsem`)

これらの **OID** は、すべてメディアサーバーの `nbrmms` 統合ログファイルにログ記録されます。

6. ベンダープラグインのログ記録を増やします。ほとんどのベンダーには、**NetBackup** ログに登録される内容に加えてそれぞれのプラグインのログ機能があります。
7. バックアップエラーを再現します。
8. **NetBackup** 管理コンソールで、[アクティビティモニター (Activity Monitor)]>[ジョブ (Jobs)]をクリックし、ジョブの詳細を開いて[状態の詳細 (Detailed Status)]タブをクリックします。バックアップを実行したメディアサーバーのホスト名および `bptm` のプロセス ID 番号 (PID) が表示されます。
  - `bptm(pid=value)` のような行を探します。これは、`bptm` ログで見つかる `bptm` PID です。
9. メディアサーバーの `bptm` ログで、手順 8 で見つかった `bptm` PID を抽出します。この手順では、単一行のエントリのみが収集されます。複数行のログエントリは未加工のログで確認します。次の例では、**3144** が `bptm` PID です。
  - **Windows** のコマンドライン:

```
findstr "¥[3144." 092611.log > bptmpid3144.txt
```
  - **UNIX/Linux** のコマンドライン:

```
grep "¥[3144¥]" log.092611 > bptmpid3144.txt
```
10. バックアップの開始日および失敗した日付をカバーするベンダー固有のプラグインログを収集します。

# OpenStorage Technology (OST) の構成と管理

OpenStorage Technology (OST) 技術は、ソフトウェアドライバのようなプラグインアーキテクチャを使います。これにより、サードパーティのベンダーは **NetBackup** データストリームとメタデータを各自のデバイスに誘導できます。プラグインは OST パートナーによって開発および作成され、**NetBackup** で使うためにメディアサーバーにあります。**NetBackup** は、ストレージサーバーへのパスのために OST プラグインに依存します。

ストレージサーバーへの通信はネットワーク経由で行われます。メディアサーバーとストレージサーバーにおける名前解決を正しく構成する必要があります。サポートされているすべてのベンダープラグインは TCP/IP ネットワーク経由で通信でき、一部は SAN ネットワークのディスクストレージに通信できます。

ディスクアプライアンスの機能を確認するために、**NetBackup** はプラグインを使ってストレージアプライアンスを問い合わせます。機能には、重複排除ストレージ、最適化されたオフホストの複製、および合成バックアップが含まれます。

各 OST ベンダーは、異なるログメッセージを報告することがあります。バックアップジョブまたはリストアジョブの `bptm` ログやプラグインログを確認することは、プラグインを介したストレージサーバーへの個々の呼び出しを理解するための最良の方法です。

基本的な手順は次のとおりです。

- リソースを要求する
- `sts open_server`
- イメージを作成する
- 書き込む
- 閉じる
- `sts close_server`

次に、ベンダープラグインログにおける呼び出しの例を示します。

```
2016-03-14 09:50:57 5484: --> stspi_claim
2016-03-14 09:50:57 5484: --> stspi_open_server
2016-03-14 09:50:57 5484: <-- stspi_write_image SUCCESS
2016-03-14 09:50:57 5484: --> stspi_close_image
2016-03-14 09:50:59 5484: <-- stspi_close_server SUCCESS
```

プラグインのバージョンを表示するには、次のコマンドを使います。

- UNIX および Linux の場合: `/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/bpstsinfo -pi`
- Windows の場合: `install dir¥netbackup¥bin¥admincmd¥bpstsinfo -pi`

ストレージサーバーへの基本的な通信をテストするには、次のコマンドを使います。

- UNIX および Linux の場合: `/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/bpstsinfo -li -storage_server storage server name -stype OST_TYPE`
- Windows の場合: `install dir¥netbackup¥bin¥admincmd¥bpstsinfo -li -storage_server storage server name -stype OST_TYPE`

構成されているストレージサーバーを表示するには、次のコマンドを使います。

- UNIX および Linux の場合: `/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/nbdevquery -liststs -stype OST_TYPE -U`
- Windows の場合: `install dir¥netbackup¥bin¥admincmd¥nbdevquery -liststs -stype OST_TYPE -U`

構成されているディスクプールを表示するには、次のコマンドを使います。

- UNIX および Linux の場合: `/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/nbdevquery -listdp -stype OST_TYPE -U`
- Windows の場合: `install dir¥netbackup¥bin¥admincmd¥nbdevquery -listdp -stype OST_TYPE -U`

構成されているディスクボリュームを表示するには、次のコマンドを使います。

- UNIX および Linux の場合: `/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/nbdevquery -listdv -stype OST_TYPE -U`
- Windows の場合: `install dir¥netbackup¥bin¥admincmd¥nbdevquery -listdv -stype OST_TYPE -U`

diskpool 情報のフラグを確認します。次に例を示します。

- CopyExtents - 最適化複製をサポート
- OptimizedImage - 最適化された合成とアクセラレータをサポート
- ReplicationSource - AIR (複製) をサポート
- ReplicationTarget - AIR (インポート) をサポート

ディスクプールの初期構成の後に、次のように `nbdevconfig -updatedp` コマンドを実行して、ベンダーが追加した新しいフラグを認識する必要があります。

- UNIX および Linux の場合: `/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/nbdevconfig -updatedp -stype OST_TYPE -dp diskpool -M master`
- Windows の場合: `install dir¥netbackup¥bin¥admincmd¥nbdevconfig -updatedp -stype OST_TYPE -dp diskpool -M master`

サポートされているフラグを手動で追加するには、次のコマンドを使うことができます。

- `nbdevconfig -changests -storage_server storage server name -stype OST_TYPE -setattribute OptimizedImage`

- `nbdevconfig -changedp -stype OST_TYPE -dp diskpool name -setattribute OptimizedImage`

ストレージサーバーの次のフラグも確認する必要があります。

- `OptimizedImage` - アクセラレータをサポート

すべてのメディアサーバーの **OpenStorage** 資格情報を一覧表示するには、次のコマンドを使います。

- **UNIX** および **Linux** の場合: `/usr/opensv/volmgr/bin/tpconfig -dsh -all_hosts`
- **Windows** の場合: `install dir¥volmgr¥bin¥tpconfig -dsh -all_hosts`

# SLP (Storage Lifecycle Policy) および自動イメージレプリケーション (A.I.R.) のログ記録

この章では以下の項目について説明しています。

- [ストレージライフサイクルポリシー \(SLP\) と自動イメージレプリケーション \(A.I.R.\) について](#)
- [ストレージライフサイクルポリシー \(SLP\) 複製プロセスフロー](#)
- [自動イメージレプリケーション \(A.I.R.\) のプロセスフローのログ記録](#)
- [インポートのプロセスフロー](#)
- [SLP および A.I.R. のログ記録](#)
- [SLP の構成と管理](#)

## ストレージライフサイクルポリシー (SLP) と自動イメージレプリケーション (A.I.R.) について

ストレージライフサイクルポリシー (SLP) には、データに適用される手順がストレージ操作の形で含まれています。

自動イメージレプリケーション (A.I.R.) を使うと、NetBackup ドメイン間でバックアップをレプリケートできます。A.I.R. では、バックアップをレプリケートするときに、レプリケート先ドメインにカタログエントリが自動的に作成されます。ペリタスは、ディザスタリカバリサイトで

NetBackup カタログを入力するために、ライブカタログレプリケーションではなく A.I.R. を使うことを推奨します。

ストレージライフサイクルポリシー (SLP) の操作 (バックアップ、複製、レプリケーション、インポート、スナップショットなど) について理解することは、問題のトラブルシューティングに役立つログを判断するために役立ちます。このトピックでは、主に自動イメージレプリケーション (A.I.R.) と複製のプロセスフローに焦点を当てます。バックアップやスナップショットなどの他の操作のプロセスフローについては、このガイドの他のトピックで説明しています。


SLP と A.I.R. について詳しくは、『[NetBackup 管理者ガイド Vol. 1](#)』を参照してください。

## ストレージライフサイクルポリシー (SLP) 複製プロセスフロー

次の図では、SLP の複製プロセスフローについて説明します。



図 9-1 SLP の複製のプロセスフロー



SLP の複製のプロセスフローは次のとおりです。


1. SLP マネージャ (nbstserv) が、複製ジョブを送信するために複製ウィンドウが開いているかどうかを確認します。複製ジョブを送信するために開いている SLP ウィンドウが見つかったら、SLP ポリシーによって管理されている関連イメージの処理とバッチ処理が行われ、さらに処理するために nbpem に送信されます。
2. nbpem も、複製操作のために SLP ウィンドウがまだ開いているかどうかを確認します。ウィンドウが開いている場合、nbpem は複製ジョブ構造を作成して nbjm に送信します。
3. nbjm がバックアップ用のリソースを要求して (図には示されていません)、bpduplicate を呼び出します。

4. `bpduplicate` が必要な `bpdm` および `bptm` プロセスを開始し、メディアのロード操作が行われ(図には示されていません)、ローカルソースストレージからイメージが読み込まれて、ローカルの宛先ストレージに書き込まれます。
5. メディアサーバーの `bpdm/bptm` プロセスが終了すると、`bpduplicate` も終了します。

## 自動イメージレプリケーション (A.I.R.) のプロセスフローのログ記録

次の図は、自動イメージレプリケーション (A.I.R.) のプロセスフローを示しています。

図 9-2 自動イメージレプリケーション (A.I.R.) のプロセスフロー



---

**メモ:** A.I.R. レプリケーションでは、MSDP または OST ディスクベースのストレージユニットのみが使用されます。テープストレージユニットと Advanced Disk ストレージユニットは A.I.R. で使用できません。ベーシックディスクストレージユニットは SLP でサポートされていません。

---

自動イメージレプリケーション (A.I.R.) のプロセスフローは次のとおりです。

1. SLP 制御のバックアップが完了します。バックアップイメージには、レプリケーションや複製などのセカンダリ操作に使用する SLP ポリシーに関する情報が含まれています。
2. nbstserv は一定の間隔 (SLP パラメータ: イメージ処理の間隔) で機能し、レプリケーション用のイメージをバッチ処理します。SLP マネージャ (nbstserv) が、レプリケーションジョブを送信するために SLP ウィンドウが開いているかどうかを確認します。
3. 次に、nbstserv が nbpem にバッチを送信します。nbpem は、nbrb と nbemm からのリソースを確認する nbjm にジョブを渡します。SLP ウィンドウが開いている場合、nbpem は nbjm にジョブを渡します。
4. nbjm が nbreplicate を開始し (nbreplicate が admin ログに記録され)、nbreplicate を bpdm に渡します。
5. bpdm が nbjm に物理リソースを要求します。
6. レプリケーションのチェックが実行され、レプリケーションを開始します。bpdm はレプリケーションを開始するタイミングをソースストレージサーバーに通知します。その後、ソースストレージサーバーとターゲットストレージサーバーが、実際のデータのレプリケーションを実行するために通信します。

---

**メモ:** レプリケーションでは、1 つの bpdm プロセスが操作を制御します。

---

7. レプリケーションイベントがリモートまたはターゲットのストレージサーバーに送信されます。
8. レプリケーションが完了し、イメージコピーレコードが更新されます。

## インポートのプロセスフロー

インポートのプロセスフローは次のとおりです。

1. ディスクストレージの監視を行うメディアサーバーが、A.I.R. インポートイベントのストレージをポーリングします。ポーリングは nbrmms プロセスが行います。インポートイベントに関連付けられたイメージが、マスターサーバー上の (nbstserv 内で実行されている) インポートマネージャに送信されます。

2. インポートマネージャ (OID 369) が、イメージレコードを NBDB データベースに挿入します。
3. nbstserv はインポートする必要があるイメージを一定間隔で検索します。インポートするイメージをバッチ処理して、要求を nbpem に送信します。nbpem は nbjm にジョブを渡してから、nbrb と nbemm からのリソースを確認します。
4. nbjm が bpimport を開始します。レプリケートされたイメージについては、インポートイベントが受け取られたときに **NetBackup** がイメージに必要なほとんどの情報が取り込まれているため、高速インポートが実行されます。
5. bpimport (admin ログ) がメディアサーバーで bpdm を開始します。
6. bpdm が nbjm から必要な物理リソースを取得します。
7. bpdm がイメージ情報を読み取り、その情報をマスターサーバーの bpdbm に送信します。
8. イメージのインポートが完了し、bpdbm により検証されます。

## SLP および A.I.R. のログ記録

nbstserv (マスターサーバー):

```
vxlogcfg -a -p NB -o 226 -s DebugLevel=6 -s DiagnosticLevel=6
```

importmgr (マスターサーバー、インポートマネージャが 226 nbstserv ログ内にログ記録):

```
vxlogcfg -a -p NB -o 369 -s DebugLevel=6 -s DiagnosticLevel=6
```

nbrmms (ディスクストレージの監視を行うメディアサーバーでログ記録):

```
vxlogcfg -a -p NB -o 222 -s DebugLevel=6 -s DiagnosticLevel=6
```

stsem (ストレージサーバーのイベントマネージャ、stsem が 222 nbrmms ログ内にログ記録):

```
vxlogcfg -a -p NB -o 395 -s DebugLevel=6 -s DiagnosticLevel=6
```

複製を実行するメディアサーバーで、適切な bpdm および bptm のレガシーログを表示します。A.I.R. レプリケーション操作を開始するメディアサーバーおよび後続のインポートを実行するメディアサーバーで、bpdm のレガシーログを表示して詳細を確認できます。

```
bpdm (verbose 5)
```

```
bptm (verbose 5)
```

プラグインのログ記録を増やして、複製、レプリケーション、およびインポートの操作に関する、bptm/bpdm 内の詳細やサードパーティベンダーの OST プラグインログファイルを取得することができます。

マスターサーバーでは、次のレガシーログも確認のために役立ちます。

- admin: (admin ログはジョブの bpduplicate または nbreplicate コマンドをログ記録する)
- bpdbm: (ファイル、メディア、クライアント情報などのバックアップポリシー情報を含む、NetBackup Database Manager プログラム)

## SLP の構成と管理

CLI を使用して構成された SLP ポリシーを表示するには、次のコマンドを実行します。

```
nbstl -L -all_versions
```

SLP の制御下にある (つまり、セカンダリ操作の完了を待機している) イメージを一覧表示するには、次のコマンドを使用します。

```
nbstlutil list -image_incomplete
```

SLP バックログを表示するには、次のコマンドを使用します。

```
nbstlutil report
```

CLI を使用して SLP パラメータを表示するには、bpgetconfig コマンドをマスターサーバー上で実行します。

- UNIX の場合: bpgetconfig | grep SLP
- Windows の場合: bpgetconfig | findstr SLP

(ソースマスターサーバー上で実行された) A.I.R. を使用してレプリケーションされたイメージを一覧表示するには、次のコマンドを使用します。

```
nbstlutil replist
```

(ターゲットマスターサーバー上で実行された) ターゲット環境への A.I.R. のインポートが保留されているイメージを一覧表示するには、次のコマンドを使用します。

```
nbstlutil pendimplist
```

# NetBackup の安全な通信 のログ記録

この章では以下の項目について説明しています。

- [NetBackup の安全な通信ログ記録について](#)
- [Tomcat のログ記録](#)
- [NetBackup Web サービスのログ記録](#)
- [コマンドラインのログ記録](#)
- [NetBackup cURL のログ記録](#)
- [Java のログ記録](#)
- [埋め込み認証クライアント \(EAT\) のログ記録](#)
- [認証サービス \(AT\) のログ記録](#)
- [vssat のログ記録](#)
- [NetBackup プロキシヘルパーのログ記録](#)
- [NetBackup プロキシトンネルのログ記録](#)
- [PBX のログ](#)
- [Veritas テクニカルサポートへの安全な通信のログの送信](#)

## NetBackup の安全な通信ログ記録について

NetBackup は、NetBackup 8.1 以降のホスト間における制御型機能の安全な通信に関する情報をログに記録します。これらの機能には、コマンドの実行や、バックアップまたは

リストアを開始するために必要なプロセスの起動が含まれます。現在、これらのプロセスに bpbkar または tar データ転送は含まれません。ホストが通信を正常に行うには、認証局 (CA) 証明書とホスト ID ベースの証明書が必要です。NetBackup では、ホスト通信にトランスポート層セキュリティ (TLS) プロトコルを使用します。このプロトコルでは、各ホストがそのセキュリティ証明書を提示するとともに、認証局 (CA) の証明書に対してピアホストの証明書を検証する必要があります。

マスターサーバーは CA として動作します。マスターサーバーは、適切なインストールと、pbx、nbatd、nbwmc などの証明書を配備するためのサービスの構成に依存します。

NetBackup 8.1 では、すべてのメディアサーバーとクライアントサーバーがアップグレードされると、証明書が配備されます。証明書の配備が失敗した場合、バックアップとリストアは実行できません。次の場合に配備が失敗します。

- pbx、nbatd、または nbwmc プロセスがマスターサーバーで実行されていない
- インストールまたはアップグレード中に、ホストがマスターサーバーから CA 証明書とホスト ID ベースの証明書の両方を取得できない

安全な通信や証明書に関する問題を診断するとき、通常、マスターサーバー上で実行されるサービスやプロセスが関与しています。サービスが実行されており、NetBackup バージョンが期待するものであったことを確認した後は、問題を特定するためにログファイルが役立つ場合があります。

NetBackup の安全な通信について詳しくは、次の URL で安全な通信についてのドキュメントを参照してください。

<https://www.veritas.com/docs/DOC5332>

---

**メモ:** お使いの環境に NetBackup 8.0 のホストがある場合に、それらのホストとの安全でない通信を許可するには、管理コンソールの [NetBackup 8.0 以前のホストとの安全でない通信を有効にする (Enable insecure communication with NetBackup 8.0 and earlier hosts)] オプションを使用します。

---

## Tomcat のログ記録

Tomcat ログファイルは、次の場所にあります (マスターサーバー上のみ)。

UNIX の場合: `usr/opensv/wmc/webserver/logs`

Windows の場合: `install_path¥NetBackup¥wmc¥webserver¥logs`

Tomcat ログファイルの詳細度は調整できません。

Tomcat ディレクトリには、`catalina.log`、`nbwmc.log` などのログファイルと、Tomcat の問題のトラブルシューティングに不可欠なその他のログが含まれます。さらに、このディレクトリには、`.hprof` で終わる Tomcat Java ヒープダンプや、`hs_err` で始まるファイル名を持つ Java ダンプが含まれる場合があります。Tomcat や nbwmc の起動の問題やクラッ



シュの発生に伴ってこれらのファイルが作成される場合は、影響を受ける時間枠のファイルも収集する必要があります。

## NetBackup Web サービスのログ記録

NetBackup Web サービスのログは、次の場所にあります (マスターサーバー上のみ)。

UNIX の場合: `usr/opensv/logs/nbwebbservice`

Windows の場合: `install path¥netbackup¥logs¥nbwebbservice`

このログディレクトリには、**Web** サービスのオリジネータのログファイルが含まれています。次のログファイルが含まれますが、これらに制限されるものではありません。

表 10-1 Web サービスの OID とログファイル

オリジネータ ID	ログファイル	説明
439	<code>nbwebbservice¥nbwebbservice</code>	NetBackup Web サービス
466	<code>nbwebbservice¥security</code>	NetBackup セキュリティサービス (セキュリティ Web アプリ)
482	<code>nbwebbservice¥hosts</code>	NetBackup ホスト Web サービス (ホスト Web アプリ)
483	<code>nbwebbservice¥nbconfigmgmt</code>	NetBackup 構成管理サービス (Web アプリ)
484	<code>nbwebbservice¥nbgateway</code>	NetBackup ゲートウェイサービス (Web アプリ)
485	<code>nbwebbservice¥nbwss</code>	NetBackup WebSocket サービス (NBWSS) (Web アプリ)
487	<code>nbwebbservice¥nbcatalogws</code>	NetBackup カタログ Web サービス (Web アプリ)
488	<code>nbwebbservice¥nrbac</code>	NetBackup の役割に基づくアクセス制御 (RBAC) Web サービス (Web アプリ)
489	<code>nbwebbservice¥nbadminws</code>	NetBackup 管理 Web サービス (Web アプリ)

オリジネータ ID (OID) を使ったプロセスのログ記録は、`NetBackup¥bin` に配置されている `vxlogcfg` コマンドを使用して増やしたり減らしたりできます。このコマンドは、以前のプロセスそれぞれについて、ログ記録を追加または削除するために使用できます。次に示す、OID 439 を使用する例を参照してください。

ログ記録を追加するには、`-a` (追加) オプションを指定して次のコマンドを使用します。

```
vxlogcfg -a -p NB -o 439 -s DebugLevel=6
```

ログ記録を削除するには、`-r` (削除) オプションを指定して次のコマンドを使用します。

```
vxlogcfg -r -p NB -o 439 -s DebugLevel=6
```

問題がすぐに再び発生する場合は、デフォルトのログファイル設定を **6** に構成し、その後、状況に合わせて設定を **1** に減らすほうが簡単ことがあります。次に例を示します。

ログ記録を増やすには、次のコマンドを使用します。

```
vxlogcfg -a -p NB -o Default -s DebugLevel=6
```

ログ記録を減らすには、次のコマンドを使用します。

```
vxlogcfg -a -p NB -o Default -s DebugLevel=1
```

---

**メモ:** 前述の例で、`-a` オプションを両方のコマンドに追加したのは、デフォルトのログ記録を削除せずに、デバッグレベルのみをデフォルトレベルの **1** に変更するためです。

---

**注意:** 変更が実装されるまで 1 分かかる場合があるため、ログファイルのログレベルを変更した後は、必ず最低 1 分は待つようにします。

---

ファイルシステムがログでいっぱいになる可能性があるため、高いレベルのログ記録を長期間設定したままにしないでください。

OID がデフォルトで **0** に設定されている場合、デフォルトのログレベルが変更されても影響を受けません。これらの OID は、次のとおりです。

- **156:** NetBackup ACE/TAO。これによって、ACE/TAO 呼び出しを使用する必要があるすべてのプロセスに対してログ記録されます。
- **486:** NetBackup プロキシヘルパー。これによって、統合された `nbpxyhelper` ログファイルにログ記録されます。p.132 の「[NetBackup プロキシヘルパーのログ記録](#)」を参照してください。

## コマンドラインのログ記録

コマンドラインのログは、次の場所にあります (任意のマスター、メディア、またはクライアントサーバー)。

UNIX の場合: `/usr/opensv/netbackup/logs/nbcert`

Windows の場合: `install path¥netbackup¥logs¥nbcert`

nbcert ログファイルには、証明書の自動更新中などの、アプリケーションから手動または自動で実行されるすべての nbcertcmd コマンドが記録されます。nbcertcmd を使用して再現される可能性のある問題が発生した場合は、問題をトラブルシューティングするために、bp.conf ファイルまたはレジストリ VERBOSE の設定を 5 に増やす必要があります。ログレベルを増やすには、次のコマンドを使用します。

```
echo VERBOSE = 5 | nbsetconfig
```

## NetBackup cURL のログ記録

cURL を呼び出すすべてのプロセスまたはデーモンは、すべてのマスター、メディア、またはクライアントサーバー上で cURL メッセージを記録します。cURL 呼び出しを使用するデーモンやプロセスの cURL メッセージを表示する必要がある場合は、NetBackup cURL のログ記録を増やす必要があります。

cURL のログ記録はデフォルトでは無効になっていますが、次のコマンドを使用して有効にできます。

```
echo ENABLE_NBCURL_VERBOSE=1 | nbsetconfig
```

---

**メモ:** NetBackup cURL のログ記録はオンまたはオフにでき、安全な通信に関連する問題が発生したすべての NetBackup クライアントとサーバーで有効にできます。

---

## Java のログ記録

Java のログ記録は、Java が実行されている任意のマスター、メディア、またはクライアントサーバーで発生する可能性があります。Java コンソールにログインできない場合に、nbwmc と安全な通信に関する多くの問題が明らかになります。この場合は、PC やマスターサーバー上など、コンソールを起動している場所に対するログファイルを収集することをお勧めします。p.167 の「[NetBackup 管理コンソールの問題をトラブルシューティングするときのログの設定と収集](#)」を参照してください。

## 埋め込み認証クライアント (EAT) のログ記録

埋め込み認証クライアント (EAT) のログ記録は、マスターサーバー上でのみ発生します。認証サービス (AT) の呼び出しを実行するすべてのプロセスまたはデーモンで、これらのメッセージが記録されます。NetBackup 8.1 では、AT ログが有効な場合に、認証 (nbatd) ログの内容を、nbatd と連携するすべての NetBackup プロセスに追加できます。AT ログを有効にするには、次のコマンドを使用します。

```
echo EAT_VERBOSE=5 | nbsetconfig
```

有効なログのレベルは、0 から 5 です。

EAT のログ記録を無効にするには、次のコマンドを使用します。

```
echo EAT_VERBOSE=0 | nbsetconfig
```

## 認証サービス (AT) のログ記録

認証サービス (AT) のログファイルは、次の場所にあります (マスターサーバー上のみ)。

UNIX の場合: /usr/opensv/logs/nbatd

Windows の場合: `install_path¥netbackup¥logs¥nbatd OID 18`

ログ記録を増やすには、次のコマンドを使用します。

```
vxlogcfg -a -p NB -o 18 -s DebugLevel=6
```

ログを削除するには、次のコマンドを使用します。

```
vxlogcfg -r -p NB -o 18 -s DebugLevel=6
```

## vssat のログ記録

vssat ログファイルは、指定された任意の場所に保存されます。vssat のログ記録を UNIX 上で有効にするには、次のコマンドを使用します。

```
/usr/opensv/netbackup/sec/at/bin/vssat setloglevel -l 4 -f /usr/opensv/logs/nbatd/vssat.log
```

vssat のログ記録を Windows 上で有効にするには、次のコマンドを使用します。

```
install_path¥Veritas¥NetBackup¥sec¥at¥bin¥vssat setloglevel -l 4  
-f C:¥Program Files¥Veritas¥NetBackup¥logs¥nbatd¥vssat.log
```

vssat のログ記録を UNIX 上で無効にするには、次のコマンドを使用します。

```
/usr/opensv/netbackup/sec/at/bin/vssat setloglevel -l 0
```

vssat のログ記録を Windows 上で無効にするには、次のコマンドを使用します。

```
install_path¥Veritas¥NetBackup¥sec¥at¥bin¥vssat setloglevel -l 0
```

## NetBackup プロキシヘルパーのログ記録

NetBackup プロキシヘルパーのログファイルは、マスター、メディア、またはクライアントサーバーの次の場所にあります。

UNIX の場合: /usr/opensv/logs/nbpxyhelper

UNIX の起動とシャットダウンの問題の場合: /usr/opensv/netbackup/logs/vnetd

Windows の場合: `install path¥netbackup¥logs¥nbpxyhelper`

Windows の起動とシャットダウンの問題の場合: `install path¥netbackup¥logs¥vnetd`

## オリジネータ ID 486

NetBackup プロキシヘルパーのログファイルは、SSL/TLS エラーやその他の安全な通信の問題が原因で通信に問題がある場合に役立ちます。vnetd -standalone コマンドを使用して、プロセスを開始できます。起動とシャットダウンに問題がある場合は、vnetd のログファイルを確認します。

vnetd プロセスの期待される最小数の例を次に示します。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/vnetd -proxy inbound_proxy -number 0
```

```
/usr/opensv/netbackup/bin/vnetd -proxy outbound_proxy -number 0
```

```
/usr/opensv/netbackup/bin/vnetd -standalone
```

インバウンドおよびアウトバウンドのプロキシプロセスは、nbpxyhelper ログファイルにログを送信します。それらの間の通信をジョブの詳細を通じて確認できます。:INBOUND または :OUTBOUND の接続 ID を特定し、nbpxyhelper ログファイルでそれらを検索します。:INBOUND と :OUTBOUND の接続は、エラーがある場合にのみ表示されます。次の例を参照してください。

```
Aug 5, 2018 5:13:14 PM - Info nbjm (pid=3442) starting backup job (jobid=268) for
client nbclient1, policy ANY_nbclient1, schedule Full-EXPIRE_IMMEDIATELY
Aug 5, 2018 5:13:14 PM - Info nbjm (pid=3442) requesting STANDARD_RESOURCE resources from RB
for backup job (jobid=268, request id:{5DD92BD0-98F4-11E8-AEE4-55B66A58DDB2})
Aug 5, 2018 5:13:14 PM - requesting resource __ANY__
Aug 5, 2018 5:13:14 PM - requesting resource nbmaster2.NBU_CLIENT.MAXJOBS.nbclient1
Aug 5, 2018 5:13:14 PM - requesting resource nbmaster2.NBU_POLICY.MAXJOBS.ANY_nbclient1
Aug 5, 2018 5:13:15 PM - Error bpbrm (pid=21177) [PROXY] Connecting host: nbmaster2
Aug 5, 2018 5:13:15 PM - Error bpbrm (pid=21177) [PROXY] ConnectionId:
{5E0FBBD2-98F4-11E8-804A-EC7198374CC6}:OUTBOUND
```

多くのログファイルが作成される可能性があるため、OID 486 はデフォルトで DebugLevel=0 に設定されています。ログ記録を DebugLevel=6 で長期間有効にしたままにしないでください。

ログレベルは、vxlogcfg コマンドを使用して変更できます。次に例を示します。

ログ記録を追加するには、次のコマンドを使用します。

```
vxlogcfg -a -p NB -o 486 -s DebugLevel=6
```

ログを削除するには、次のコマンドを使用します。

```
vxlogcfg -a -p NB -o 486 -s DebugLevel=0
```

---

**メモ:** この場合、トラブルシューティングの完了後、ログレベルは明示的に 0 に設定されています。

---

## NetBackup プロキシトンネルのログ記録

NetBackup プロキシトンネルのログは、次の場所にあります (任意のメディアサーバー上)。

UNIX の場合: /usr/opensv/logs/nbpxytnl

Windows の場合: install\_path¥netbackup¥logs¥nbpxytnl

## オリジネータ ID 490

NetBackup 8.1 では、マスターサーバーと直接接続できないクライアント用に、メディアサーバーをプロキシトンネルとして使用できます。

プロキシとして機能するメディアサーバーとクライアント間に問題がある場合は、nbpxytnl のログ記録を増やす必要があります。ログレベルは、vxlogcfg コマンドを使用して変更できます。次に例を示します。

ログ記録を追加するには、次のコマンドを使用します。

```
vxlogcfg -a -p NB -o 490 -s DebugLevel=6
```

ログを削除するには、次のコマンドを使用します。

```
vxlogcfg -r -p NB -o 490 -s DebugLevel=6
```

## PBX のログ

PBX (Private Branch Exchange) のログは、すべてのマスター、メディア、またはクライアントサーバーの次の場所にあります。

UNIX の場合: /opt/VRTSpxb/log

Windows の場合: C:¥Program Files (x86)¥VERITAS¥VxPBX¥log

PBX のログファイルは、安全な通信の問題のトラブルシューティングを行うときに重要な役割を果たすことがあります。このようなときに、ログファイルのサイズと数を、ログファイル

5 つとそれぞれ 1 MB というデフォルト設定よりも増やすことが必要になる場合があります。ログファイルのサイズを 50,000 KB にし、ログファイル数を 20 に増やすには、vxlogcfg コマンドを次のように使用します。

### Windows

(HKEY\_LOCAL\_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥Veritas¥VxICS¥logcfg¥103):

```
C:¥Program Files (x86)¥VERITAS¥VxPBX¥bin¥vxlogcfg -a -p 50936 -s "MaxLogFileSizeKB=50000"
```

```
-o 103
```

```
C:¥Program Files (x86)¥VERITAS¥VxPBX¥bin¥vxlogcfg -a -p 50936 -s "NumberOfLogFiles=20"
```

```
-o 103
```

これにより、それぞれ 50 MB のログファイルを 20 個までキャプチャできます。

### UNIX の場合:

1. 次のように vxlogcfg コマンドを使用して、ログファイルのサイズを 51,200 KB にし、ログファイルの数を 10 個に増やします:

UNIX の場合 (/etc/vx/VxICS/icsul.conf 内):

```
/opt/VRTSspbx/bin/vxlogcfg -a -p 50936 -s "MaxLogFileSizeKB=51200" -o 103
```

```
/opt/VRTSspbx/bin/vxlogcfg -a -p 50936 -s "NumberOfLogFiles=10" -o 103
```

2. Cd/opt/VRTSspbx/log コマンドを使用してディレクトリを変更します。ログファイルのサイズが 1 MB より大きくなっていることを確認します (1 分以内にこの変化を確認できるはずです)。
3. PBX のログ設定を確認するには、構成ファイルを次のように表示できます。
  - /etc/vx/VxICS にディレクトリを変更します。
  - cat icsul.conf コマンドを使用して、変更が加えられたことを確認します。

次の例を参照してください。

```
cat icsul.conf
#####
# Caution! Do not update/modify file by hand.
# Use vxlogcfg tool to update/modify this file
#####
103.DebugLevel=6
103.AppMsgLogging=ON
103.LogToOslog=false
103.LogDirectory=/var/log/VRTSspbx/
103.L10nResourceDir=/opt/VRTSspbx/resources
103.L10nLib=/optVRTSspbx/lib/libvxexticu.so.3
103.L10nResource=VxPBX
```

```
103.MaxLogFileSizeKB=51200
103.RolloverMode=FileSize
103.NumberOfLogFiles=10
103.LogRecycle=true
```

## Veritas テクニカルサポートへの安全な通信のログの送信

証明書の配備または安全な通信が原因で問題が発生した場合は、問題のレポートと関連するログを Veritas テクニカルサポートに送信して支援を依頼できます。表 10-2は、Veritas テクニカルサポートが安全な通信の問題を診断するのに必要になるログのリストおよび推奨ログレベルを示します。

**表 10-2** 安全な通信の問題のために収集するログ

問題の種類	収集するログ
Java コンソールのログインエラー	<p>マスターサーバーから:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 詳細 5 の bpjava-msvc ログ</li> <li>■ 詳細 5 の bpjava-susvc ログ</li> <li>■ デバッグレベル 6 の nbsl ログ <ul style="list-style-type: none"> <li>■ デバッグレベル 6 で OID 156 (ACE¥TAO) と 137 (NB ライブラリ) を有効にします。これらは、呼び出しプロセスに書き込みます。</li> <li>■ 埋め込み認証クライアント (EAT) のログ記録を有効にします。</li> </ul> </li> <li>■ nbatd ログ (AT ログセクションから)</li> <li>■ vssat.log (vssat ログを参照)</li> <li>■ PBX のログファイル</li> <li>■ NetBackup サポートユーティリティ nbsu</li> </ul> <p>コンソールが起動されたエンティティから:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ nbj または jbp ログファイル</li> </ul>
nbwmc のマスターサーバーでの開始または予期しない終了	<p>すべてのログがマスターサーバーに存在します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ nbwebservice ログ (Web サービスのログを参照)</li> <li>■ nbwmc ログ、webserver ログ、問題のデータからのすべてのファイル (hs_err.*、*.hprof ファイルを含む)</li> <li>■ インストールログファイル <ul style="list-style-type: none"> <li>■ nbsu を収集 (インストールログを自動収集するため)</li> </ul> </li> <li>■ nbcert ログ</li> <li>■ PBX のログファイル</li> </ul>



問題の種類	収集するログ
インストール中の証明書の配備	<p>証明書を配備できないサーバーから:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ nbcert ログ</li> <li>■ インストールログ <ul style="list-style-type: none"> <li>■ nbsu を収集 (インストールログを自動収集するため)</li> </ul> </li> <li>■ デバッグレベル 4 以上の nbpxyhelper ログファイル</li> </ul> <p>マスターサーバーから:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ nbcert ログ</li> <li>■ デバッグレベル 4 以上の nbpxyhelper ログファイル</li> </ul>
安全な接続の確立エラーを原因とするバックアップの失敗	<p>問題のクライアントまたはメディアサーバーから:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ nbcert ログ</li> <li>■ デバッグレベル 4 以上の nbpxyhelper ログファイル</li> </ul> <p>接続を拒否しているマスターまたはメディアサーバーから:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ デバッグレベル 4 以上の nbpxyhelper ログファイル</li> <li>■ bprd、bptm、bpbrm など、通信に関係するすべてのプロセスログ</li> </ul> <p>マスターから:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ジョブの詳細</li> </ul> <p><b>メモ:</b> cURL ログが有効になっていることを確認します。</p>
カタログバックアップ中のディザスタリカバリ (DR) パッケージの作成	<p>マスターサーバーから:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 詳細 5 の bpdbrm ログ</li> </ul>
Web サーバートンネル (メディア) または Web サーバーのルーター (クライアント)	<p>トンネルとして機能するメディアサーバーから:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ デバッグレベル 6 の nbpxytnl ログファイル</li> <li>■ デバッグレベル 4 以上の nbpxyhelper ログファイル</li> </ul> <p>クライアント/ルーターから:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ nbcert ログファイル</li> <li>■ bpcd ログファイル</li> <li>■ デバッグレベル 4 以上の nbproxyhelper ログファイル</li> </ul> <p>マスターサーバーから:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ デバッグレベル 4 以上の nbproxyhelper ログファイル</li> </ul> <p><b>メモ:</b> cURL ログが有効になっていることを確認します。</p>

# スナップショット技術

この章では以下の項目について説明しています。

- [Snapshot Client のバックアップ](#)
- [VMware バックアップ](#)
- [スナップショットバックアップおよび Windows Open File Backup](#)

## Snapshot Client のバックアップ

典型的なスナップショットのバックアップ処理を以下に示します。このシナリオでは、スナップショットはクライアントで作成され、そのクライアントのストレージユニット(ディスクまたはテープ)にバックアップされます。複数のデータストリームを使わない **Windows** オープンファイルバックアップ は例外として、すべてのスナップショットは個別の親ジョブで作成され、その後にスナップショットをバックアップする子ジョブが続きます。非マルチストリームの **Windows** オープンファイルバックアップの場合、bpbrm で bpcd を使って bpfis を呼び出し、個々のデバイスのスナップショットを作成します。システム状態またはシャドーコピーコンポーネントのバックアップでは、bpbkar32 はボリュームシャドーコピーサービス (VSS) を使ってスナップショットを作成します。Windows オープンファイルバックアップは、bpfis などの **Snapshot Client** コンポーネントを使用しますが、**Snapshot Client** ライセンスを必要としません。

スナップショット作成およびバックアップのための基本の処理手順は次のとおりです(複数データストリームを用いる Windows オープンファイルバックアップ を含む):

### Snapshot Client のバックアップ手順


- 1 NetBackup マスターサーバーまたはプライマリクライアントがバックアップを開始し、これにより NetBackup 要求デーモン (bprd) がバックアップ要求を NetBackup Policy Execution Manager (nbpem) に送信します。nbpem はポリシー構成を処理します。
- 2 nbpem は nbjm を使用して、スナップショットを作成する親ジョブを開始します。このジョブは、スナップショットのバックアップを行うジョブとは別のジョブです。
- 3 nbjm によって、メディアサーバー上で bpcd を介して bpbrm のインスタンスが起動されます。bpbrm によって、クライアント上で bpcd を介して bpfis が起動されます。
- 4 bpfis によって、スナップショット方式を使用してクライアントのデータのスナップショットが作成されます。
- 5 bpfis は bprd に接続して、bpfis 状態ファイルのクライアントからサーバーへの転送を要求します。この操作はデフォルトで有効になっています。
- 6 bprd はクライアント上の bpcd に bpfis 状態ファイルのリストを送信するように要求します。
- 7 bprd は各状態ファイルをクライアントからマスターにコピーします。
- 8 bpfis は、スナップショット情報と完了状態を bpbrm に送信して終了します。bpbrm は、順番に、スナップショット情報と状態を nbjm にレポートして終了します。nbjm から nbpem へその情報および状態が送信されます。
- 9 nbpem によって、スナップショット情報から生成されたファイルリストとともに、バックアップの子ジョブが nbjm に送信されます。nbjm は bpbrm を開始してスナップショットをバックアップします。
- 10 bpbrm はクライアント上で bpbkar を開始します。bpbkar によって、ファイルのカタログ情報が bpbrm に送信されます。このカタログ情報が、マスターサーバー上の NetBackup ファイルデータベース (bpbdbm) に送信されます。
- 11 bpbrm によって、メディアサーバー上でプロセス bptm (親) が起動されます。
- 12 以下のいずれかを実行する: 次の手順は、メディアサーバーがそれ自体をバックアップするか (bptm および bpbkar が同じホスト上に存在する)、または別のホスト上に存在するクライアントをバックアップするかによって異なります。
  - メディアサーバーがそれ自体をバックアップする場合、bpbkar によって、スナップショットに基づいたイメージがメディアサーバー上の共有メモリにブロック単位で格納されます。
  - メディアサーバーが別のホスト上に存在するクライアントをバックアップする場合、サーバー上の bptm プロセスによって、そのプロセスの子プロセスが作成されま

す。子プロセスは、ソケット通信を使用してクライアントからスナップショットに基づいたイメージを受信し、そのイメージをサーバー上の共有メモリにブロック単位で格納します。

- 13 元の `bptm` プロセスによって、バックアップイメージが共有メモリから取り出され、ストレージデバイス (ディスクまたはテープ) に送信されます。
- 14 `bptm` は `bpbrm` にバックアップの完了状態を送信し、それが `nbjm` に渡されます。
- 15 `nbpem` が `nbjm` からバックアップ完了状態を受信したときに、`nbpem` は `nbjm` にそのスナップショットを削除するように指示します。`nbjm` はメディアサーバー上で `bpbrm` の新しいインスタンスを開始し、`bpbrm` はクライアント上で `bpfis` の新しいインスタンスを開始します。スナップショットがインスタントリカバリ形式である場合を除き、`bpfis` によってクライアント上でスナップショットが削除されます。スナップショットがインスタントリカバリ形式の場合はスナップショットは自動的に削除されません。`bpfis` と `bpbrm` は状態をレポートして終了します。

## VMware バックアップ

次に、VMware バックアップ処理を示します。



VMware バックアップ操作の基本的な処理手順は次のとおりです。

### VMware バックアップ手順

- 1 Policy Execution Manager (nbpem) は、ポリシー、スケジュール、仮想マシンが実行予定時間になり、バックアップ処理時間帯が始まるとバックアップジョブをトリガします。バックアップ操作のnbpemプロセス、Job Manager (nbjm)、Resource Broker (nbrb)、Enterprise Media Manager (nbenm)はともにリソース (メディアサーバー、ストレージユニットなど) を識別します。
- 2 VMware インテリジェントポリシー (VIP) の場合は、vSphere 環境で使う VMware リソースをスロットルできます。たとえば、vSphere データストアからリソースで実行する並行バックアップジョブを 4 つに制限できます。この制御レベルで、vSphere プラットフォームのユーザーとアプリケーションのエクスペリエンスに与える影響が最小になるようにバックアップ数を調整します。
- 3 nbpem は nbjm を使って、選択したメディアサーバーに接続してこのサーバーで Backup Restore Manager (bpbzm) を起動します。アクティビティモニターでスナップショットジョブ (親ジョブとも呼ばれる) がアクティブになります。
- 4 nbjm はメディアサーバー上でクライアントサービス (bpbzm) を介して bpcd のインスタンスを開始します。bpbzm は、VMware バックアップホスト上でクライアントサービス (bpcd) を使用して、Frozen Image Snapshot (bpfis) のスナップショットを開始します。bpfis は、構成済みのクレデンシアルクレデンシアルサーバーに応じて vCenter または ESX ホストを使用することで、VM データのスナップショットを作成します。  
  
vADP を搭載した bpfis は、クレデンシアルを NetBackup データベースに保存し、VM のスナップショットを開始する vSphere ホスト (vCenter) や ESX/ESXi ホストと接続します。VM が複数の場合は、bpbzm が各 VM の bpfis を開始してスナップショット操作を並行して実行できるようにします。ステップ 2 に示したように、NetBackup で VMware リソースの制限を設定することで VIP の並行スナップショット数を制御できます。bpfis は、標準の SSL ポート (デフォルトは 443) を使用することで vSphere ホストと通信します。
- 5 bpfis は Request Manager (bprd) に接続して VMware バックアップホストからマスターサーバーに bpfis 状態ファイルの転送を要求します。
- 6 bprd は、bpfis 状態ファイルのリストを送信するように、VMware バックアップホストの bpcd に要求します。bprd は、各状態ファイルを VMware バックアップホストからマスターサーバーにコピーします。
- 7 bpfis は、スナップショット情報と完了状態を bpbzm に送信します。bpbzm は、スナップショット情報と状態を nbjm にレポートします。nbjm から nbpem にその情報および状態が送信されます。

- 8 nbpem によって、スナップショット情報から生成されたファイルリストとともに、バックアップの子ジョブが nbjm に送信されます。nbjm は bpbbrm を開始してスナップショットをバックアップします。
- 9 bpbbrm は bpcd を使って VMware バックアップホストの bpbkar を開始します。
- 10 Backup Archive Manager (bpbkar) が、VDDK (VMware Disk Development Kit) の API をロードする VxMS (Veritas Mapping Service) をロードします。vSphere データストアから読み込む場合は API を使います。VxMS は実行時にストリームをマッピングし、vmdk ファイルの内容を識別します。bpbkar は VxMS を使ってファイルカタログ情報を bpbbrm に送信し、ここを中継してマスターサーバーのデータベースマネージャ bpbdbm に送ります。
- 11 bpbbrm は、メディアサーバーでプロセス bptm (親) の起動も行います。

次に、VxMS で実行する Veritas V-Ray 操作を示します。

- VxMS 内で Veritas V-Ray を使うと、Windows と Linux 両方の VM から VMDK 内のファイルすべてのカタログを生成します。この操作は、バックアップデータのストリーム処理中に実行されます。メディアサーバーの bpbbrm では、このカタログ情報がマスターサーバーに送信されます。
  - ファイルシステムの i ノードレベルは未使用ブロックと削除済みブロックも識別します。たとえば、VM のアプリケーションが現在 100 GB のみ使用中のファイルに 1 TB の領域を割り当てると、バックアップストリームにはその 100 GB のみが含まれます。同様に、以前完全に割り当てた 1 TB のファイルを削除すると、VxMS はバックアップストリームの削除済みブロックをスキップします (このブロックを新しいファイルに割り当てない場合)。この最適化はバックアップストリームを高速化するだけでなく、重複排除が無効でも必要なストレージを削減します。
  - バックアップ元の重複排除機能が有効になっている場合には、VMware バックアップホストは重複排除します。NetBackup 重複排除プラグインは VxMS が VMDK 内部のファイルシステムで実際のファイルを生成し、参照するマップ情報を使います。この V-Ray ビジョンは VxMS マップ情報を把握する専用のストリームハンドラをロードする NetBackup 重複排除プラグインによって確立されます。
  - これらの操作は VMware バックアップホストで行うので、ESX リソースと VM リソースは使いません。この設定は実働 vSphere に負荷をかけない真のオフホストバックアップです。バックアップ元の重複排除もオフホストシステムで行われません。
- 12 メディアサーバーが VMware バックアップホストの場合には、bpbkar はメディアサーバーで共有メモリのスナップショットベースのイメージをブロックごとに格納します。メディアサーバーがメディアサーバー以外の別の VMware バックアップホストのバックアップを作成する場合は、サーバーの bptm プロセスはそれ自身の子プロセスを作成します。子はソケット通信を使って VMware バックアップホストからスナップショットベースのイメージを受信して共有メモリにイメージをブロック別に格納します。

- 13 元の Tape Manager (bptm) プロセスは、共有メモリからバックアップイメージを取り出してストレージデバイス (ディスクまたはテープ) に送信します。
- 14 bptm は bpbrm にバックアップの完了状態を送信し、bpbrm から nbjm と nbpem に完了状態が渡されます。
- 15 nbpem は、スナップショットを削除するよう nbjm に通知します。nbjm は、メディアサーバーで bpbrm の新しいインスタンスを起動し、bpbrm は、VMware バックアップポストで bpfis の新しいインスタンスを起動します。bpfis は、vSphere 環境のスナップショットを削除します。bpfis と bpbrm は状態を報告して終了します。

## スナップショットバックアップおよび Windows Open File Backup

図 11-1 に、スナップショットバックアップ処理の概要を示します。NetBackup が動作するには、PBX (図で示されていない) が実行されている必要があります。





すべてのスナップショットは個別の親ジョブによって作成され、その後、子ジョブによってスナップショットのバックアップが行われます。

次に、複数のデータストリームを使用する Windows Open File Backup を含むスナップショットの作成とバックアップ処理のシーケンスを示します。

- **NetBackup** マスターサーバーまたはプライマリクライアントがバックアップを開始します。この処理により、**NetBackup Request** デーモン `bprcd` から **NetBackup Policy Execution Manager** `nbpem` にバックアップ要求が送信されます。`nbpem` はポリシー構成を処理します。
- `nbpem` によって、(`nbjm` を介して) 親ジョブが開始され、スナップショットが作成されます。このジョブは、スナップショットのバックアップを行うジョブとは別のジョブです。
- `nbjm` によって、メディアサーバー上で `bpbrm` を介して `bpcd` のインスタンスが起動され、`bpbrm` によって、クライアント上で `bpfis` を介して `bpcd` が起動されます。
- `bpfis` によって、スナップショット方式を使用してクライアントのデータのスナップショットが作成されます。
- `bpfis` は完了したときに、スナップショット情報と完了状態を `bpbrm` に送信して終了します。`bpbrm` は、順番に、スナップショット情報と状態を `nbjm` にレポートして終了します。`nbjm` から `nbpem` へその情報および状態が送信されます。
- `nbpem` によって、スナップショット情報から生成されたファイルリストとともに、バックアップの子ジョブが `nbjm` に送信されます。`nbjm` は `bpbrm` を開始してスナップショットをバックアップします。
- `bpbrm` はクライアント上で `bpbkar` を開始します。`bpbkar` によって、ファイルのカタログ情報が `bpbrm` に送信されます。このカタログ情報が、マスターサーバー上の **NetBackup** ファイルデータベース `bpdbm` に送信されます。
- `bpbrm` によって、メディアサーバー上でプロセス `bptm` (親) が起動されます。
- 次の手順は、メディアサーバーが、それ自体をバックアップする (`bptm` と `bpbkar` が同じホスト上に存在する) か、または別のホスト上に存在するクライアントをバックアップするかによって異なります。メディアサーバーがそれ自体をバックアップする場合、`bpbkar` によって、スナップショットに基づいたイメージがメディアサーバー上の共有メモリにブロック単位で格納されます。メディアサーバーが別のホスト上に存在するクライアントをバックアップする場合、サーバー上の `bptm` によって、その子プロセスが作成されます。子プロセスは、ソケット通信を使用してクライアントからスナップショットに基づいたイメージを受信し、そのイメージをサーバー上の共有メモリにブロック単位で格納します。
- その後、元の `bptm` プロセスによって、バックアップイメージが共有メモリから取り出され、ストレージデバイス (ディスクまたはテープ) に送信されます。テープ要求が発行される方法についての情報が利用可能です。

『NetBackupトラブルシューティングガイド UNIX、Windows および Linux』の「メディアおよびデバイスの管理プロセス」を参照してください。

- bptm から bpbrm へバックアップの完了状態が送信されます。bpbrm から nbjm へ完了状態が渡されます。
- nbpem が nbjm からバックアップ完了状態を受信したときに、nbpem はnbjm にそのスナップショットを削除するように指示します。nbjm はメディアサーバー上で bpbrm の新しいインスタンスを開始し、bpbrm はクライアント上で bpfis の新しいインスタンスを開始します。スナップショットがインスタントリカバリ形式である場合を除き、bpfis によってクライアント上でスナップショットが削除されます。スナップショットがインスタントリカバリ形式の場合はスナップショットは自動的に削除されません。bpfis と bpbrm は状態をレポートして終了します。

詳しくは、『NetBackup Snapshot Client 管理者ガイド』を参照してください。

Windows Open File Backup には Snapshot Client は必要ありません。

# ログの場所

この章では以下の項目について説明しています。


- [NetBackup ログの場所とプロセスの概要](#)
- [acsssi のログ](#)
- [bpbackup のログ](#)
- [bpbkar のログ](#)
- [bpbm のログ](#)
- [bpcd のログ](#)
- [bpcompatd のログ](#)
- [bpdbm のログ](#)
- [bpjobd のログ](#)
- [bprd のログ](#)
- [bprestore のログ](#)
- [bptestnetconn ログ](#)
- [bptm のログ](#)
- [daemon のログ](#)
- [ltid のログ](#)
- [nbemm のログ](#)
- [nbjm のログ](#)
- [nbpem のログ](#)

- nbproxy のログ
- nbrb のログ
- NetBackup Vault のログ
- NetBackup Web サービスのログ記録
- NetBackup Web サーバー証明書のログ記録
- PBX のログ
- reqlib のログ
- robots のログ
- tar ログ
- txxd および txxcd のログ
- vnetd のログ

## NetBackup ログの場所とプロセスの概要

図 12-1 に、クライアントおよびサーバー上でのログとレポート情報の場所、およびこれらの情報を利用可能にするプロセスを示します。

図 12-1 NetBackup Enterprise システムのログ



レポートについて詳しくは、次のトピックを参照してください。

『[NetBackup 管理者ガイド Vol. 1](#)』のレポートに関する情報を参照してください。

---

**メモ:** NetBackup ログのログエントリの形式は、予告なしに変更される場合があります。

---

## acsssi のログ

UNIX システムでは、NetBackup ACS ストレージサーバーインターフェース (acsssi) が ACS ライブラリソフトウェアホストと通信します。

ログの場所	/usr/opensv/volmgr/debug/acsssi
ログが存在するサーバー	メディア
ログ方式	レガシー

## bpbbackup のログ

bpbbackup コマンドライン実行可能ファイルは、ユーザーバックアップの開始に使用されます。

ログの場所	<code>install_path¥NetBackup¥logs¥bpbbackup</code> <code>/usr/opensv/netbackup/logs/bpbbackup</code>
ログが存在するサーバー	クライアント
ログ方式	レガシー

## bpbkar のログ

バックアップおよびアーカイブマネージャ (bpbkar) はメディアサーバーに送信されてストレージサーバーに書き込まれるクライアントデータを読み込みます。また、バックアップされたファイルのメタデータを収集して `files` ファイルを作成します。

ログの場所	<code>install_path¥NetBackup¥logs¥bpbkar</code> <code>/usr/opensv/netbackup/logs/bpbkar</code>
ログが存在するサーバー	クライアント
ログ方式	レガシー

## bpbrm のログ

NetBackup バックアップおよびリストアマネージャ (bpbrm) は、クライアントおよび `bptm` プロセスを管理します。また、クライアントおよび `bptm` のエラー状態を使用して、バックアップおよびリストア操作の最終状態を判断します。

ログの場所	<code>install_path¥NetBackup¥logs¥bpbrm</code> <code>/usr/opensv/netbackup/logs/bpbrm</code>
ログが存在するサーバー	メディア
ログ方式	レガシー

## bpcd のログ

NetBackup クライアントサービス (bpcd) は、リモートホストを認証し、ローカルホストでプロセスを起動します。

ログの場所	<code>install_path¥NetBackup¥logs¥bpcd</code> <code>/usr/opensv/netbackup/logs/bpcd</code>
ログが存在するサーバー	メディアおよびクライアント
ログ方式	レガシー

## bpcompatd のログ

NetBackup 互換性サービス (bpcompatd) は、マルチスレッドプロセスと NetBackup レガシープロセス間の接続を作成します。

ログの場所	<code>install_path¥NetBackup¥logs¥bpcompatd</code> <code>/usr/opensv/netbackup/logs/bpcompatd</code>
ログが存在するサーバー	マスター
ログ方式	レガシー

## bpdbm のログ

NetBackup Database Manager (bpdbm) は、構成、エラー、およびファイルデータベースを管理します。

ログの場所	<code>install_path¥NetBackup¥logs¥bpdbm</code> <code>/usr/opensv/netbackup/logs/bpdbm</code>
ログが存在するサーバー	マスター
ログ方式	レガシー

## bpjobd のログ

bpjobd サービスはジョブデータベースを管理し、ジョブ状態をアクティビティモニターに中継します。



ログの場所	<code>install_path¥NetBackup¥logs¥bpjobd</code> <code>/usr/opensv/netbackup/logs/bpjobd</code>
ログが存在するサーバー	マスター
ログ方式	レガシー

## bprd のログ

**NetBackup Request** デーモン (bprd) はバックアップ、リストア、およびアーカイブのクライアント要求および管理要求に応答します。

ログの場所	<code>install_path¥NetBackup¥logs¥bprd</code> <code>/usr/opensv/netbackup/logs/bprd</code>
ログが存在するサーバー	マスター
ログ方式	レガシー

## bprestore のログ

**bprestore** コマンドライン実行可能ファイルはリストアの開始に使用されます。マスターサーバーの bprd と通信します。

ログの場所	<code>install_path¥NetBackup¥logs¥bprestore</code> <code>/usr/opensv/netbackup/logs/bprestore</code>
ログが存在するサーバー	クライアント
ログ方式	レガシー

## bptestnetconn ログ

**bptestnetconn** コマンドは、ホストの任意の指定のリスト (**NetBackup** 構成のサーバーリストを含む) での **DNS** と接続の問題の分析に役立つ複数のタスクを実行します。

指定したサービスへの **CORBA** 接続に対して **bptestnetconn** を実行すると、その接続について報告が行われ、**CORBA** 通信を使うサービス間の接続の問題のトラブルシューティングに役立てることができます。コマンドで実行し **NetBackup Web** サービスの応答性をレポートすることもできます。このコマンドは、安全なプロキシプロセスに接続して通信が暗号化されたかどうかや、接続方向を示します。

ログの場所	<code>install_path¥Veritas¥NetBackup¥logs¥nbutils</code> <code>/usr/opensv/logs/nbutils</code>
ログが存在するサーバー	マスター、クライアント、およびメディア
ログ記録方法	統合

## bptm のログ

NetBackup テープ管理プロセス (bptm) は、クライアントとストレージデバイス (テープまたはディスク) 間のバックアップイメージの転送を管理します。

ログの場所	<code>install_path¥NetBackup¥logs¥bptm</code> <code>/usr/opensv/netbackup/logs/bptm</code>
ログが存在するサーバー	メディア
ログ方式	レガシー

## daemon のログ

daemon ログには Volume Manager サービス (vmd) および関連付けられたプロセスのデバッグ情報が含まれます。

ログの場所	<code>install_path¥Volmgr¥debug¥daemon</code> <code>/usr/opensv/volmgr/debug/daemon</code>
ログが存在するサーバー	マスターおよびメディア
ログ方式	レガシー

## ltid のログ

論理テープインターフェースデーモン (ltid) は NetBackup Device Manager と呼ばれ、テープの予約と割り当てを制御します。

ログの場所	<code>install_path¥volmgr¥debug¥ltid</code> <code>/usr/opensv/volmgr/debug/ltid</code>
ログが存在するサーバー	メディア

ログ方式	レガシー
------	------

## nbemm のログ

マスターサーバーとして定義されたサーバーで、**NetBackup Enterprise Media Manager** (nbemm) はデバイス、メディア、およびストレージユニット構成を管理します。利用可能なリソースのキャッシュのリストを に提供し、ハートビート情報およびディスクポーリングに基づいてストレージの内部状態 (起動/停止) を管理します。nbrb

nbemm を起動する前に、次のディレクトリを作成します。

Windows の場合: `install_path¥Volmgr¥debug¥vmscd¥`

UNIX の場合: `/usr/opensv/volmgr/debug/vmscd`

ログの場所	<code>install_path¥NetBackup¥logs¥nbemm</code> <code>/usr/opensv/logs/nbemm</code>
ログが存在するサーバー	マスター
ログ方式	統合

## nbjm のログ

**NetBackup Job Manager** (nbjm) は nbpem およびメディアコマンドからの要求を受け入れ、ジョブに必要なリソースを取得します。それは、アクティビティモニター状態に更新ファイルを提供するために bpjobd と通信し、必要に応じて bpbrm の **Media Manager** サービスを開始し、内部ジョブの状態を更新します。

ログの場所	<code>install_path¥NetBackup¥logs¥nbjm</code> <code>/usr/opensv/logs/nbjm</code>
ログが存在するサーバー	マスター
ログ方式	統合

## nbpem のログ

**NetBackup Policy Execution Manager** (nbpem) はポリシーおよびクライアントタスクを作成し、ジョブをいつ実行するかを判断します。

ログの場所	<code>install_path¥NetBackup¥logs¥nbpem</code> <code>/usr/opensv/logs/nbpem</code>
ログが存在するサーバー	マスター
ログ方式	統合

## nbproxy のログ

プロキシサービス nbproxy は nbpem および nbjm を有効にして、マスターサーバーカタログに問い合わせます。

ログの場所	<code>install_path¥NetBackup¥logs¥nbproxy</code> <code>/usr/opensv/netbackup/logs/nbproxy</code>
ログが存在するサーバー	マスター
ログ方式	レガシー

## nbrb のログ

マスターサーバーで、NetBackup Resource Broker (nbrb) は、ジョブのストレージユニット、メディア、およびクライアントの予約を満たすように、キャッシュしたリソースリストから論理リソースと物理リソースを見つけます。10 分ごとに、ドライブの状態を調べるためにドライブのクエリーを開始します。

ログの場所	<code>install_path¥NetBackup¥logs¥nbrb</code> <code>/usr/opensv/logs/nbrb</code>
ログが存在するサーバー	マスター
ログ方式	統合

## NetBackup Vault のログ

Vault セッションディレクトリは、次の場所に存在します。

```
install_path¥NetBackup¥vault¥sessions¥vaultname¥session_x
```

ここで、`session_x` はセッション番号を示します。このディレクトリには、Vault ログファイル、一時作業ファイルおよびレポートファイルが格納されます。

このエントリを使う方法について詳しくは、『[NetBackup 管理者ガイド Vol. 2](#)』を参照してください。

## NetBackup Web サービスのログ記録

本項では、NetBackup Web サービスのログについて説明します。

ログの場所	<p><b>Web サーバーのログ</b></p> <pre>install_path¥NetBackup¥wmc¥webserver¥logs /usr/opensv/wmc/webserver/logs</pre> <p><b>Web アプリケーションのログ</b></p> <pre>install_path¥NetBackup¥logs¥nbwebsevice /usr/opensv/logs/nbwebsevice</pre>
ログが存在するサーバー	マスター
ログ方式	<p>統合</p> <p>NetBackup Web サーバーフレームワークは、標準の VxUL 形式をしません。これらのログの形式について、およびログがどのように作成されるかについて詳しくは、<a href="http://tomcat.apache.org">http://tomcat.apache.org</a>にある Apache Tomcat のマニュアルを参照してください。</p>

Web サービスログにアクセスする方法について詳しくは、『[NetBackup トラブルシューティングガイド](#)』を参照してください。

## NetBackup Web サーバー証明書のログ記録

NetBackup はインストール時に Web サーバー証明書を生成して配備するときに、次のログを作成します。

ログの場所	<pre>install_path¥NetBackup¥logs¥nbatd install_path¥NetBackup¥logs¥nbcert</pre> <pre>C:¥ProgramData¥Veritas¥NetBackup¥InstallLogs¥ WMC_configureCerts_¥yyyyymmdd_timestamp.txt</pre> <pre>/usr/opensv/logs/nbatd /usr/opensv/netbackup/logs/nbcert /usr/opensv/wmc/webserver/logs/configureCerts.log</pre>
ログが存在するサーバー	マスター

ログ方式                    nbatd ログは、統合ログを使用します。configureCerts.log は VxUL ではなく簡易的なログのスタイルを使います。  
nbcert ログはレガシーのログ方式を使用します。

NetBackup は Web サーバー証明書を更新するときに、次のログを作成します。

ログの場所                    `install_path¥NetBackup¥logs¥nbatd`  
`install_path¥NetBackup¥logs¥nbwebservice`  
  
`C:¥ProgramData¥Veritas¥NetBackup¥InstallLogs¥`  
`WMC_configureCerts_YYYYMMDD_timestamp.txt`  
  
`/usr/opensv/logs/nbatd`  
`/usr/opensv/logs/nbwebservice`  
`/usr/opensv/wmc/webserver/logs/configureCerts.log`

ログが存在するサーバー      マスター

アクセス方法                    nbwebservice (OID 466 と 484) と nbatd (OID 18) のログは統合ログを使います。configureCerts.log は VxUL ではなく簡易的なログのスタイルを使います。

Web サービスログにアクセスする方法については、『[NetBackup トラブルシューティングガイド](#)』を参照してください。

## PBX のログ

Private Branch Exchange (PBX) はほとんどの NetBackup プロセスで使用される通信機構です。

ログの場所                    `install_path¥VxPBX¥log`  
`/opt/VRTSspbx/log`

ログが存在するサーバー      マスター、メディアおよびクライアント

ログ方式                    統合

PBX のログを表示するには、PBX のプロダクト ID 50936 を使用する必要があります。root または管理者権限も必要です。

PBX ログへのアクセス方法については、『[NetBackup トラブルシューティングガイド](#)』を参照してください。

## reqlib のログ

reqlib ログには、EMM または Volume Manager サービス (vmd) にメディア管理サービスを要求するプロセスのデバッグ情報が含まれます。

ログの場所	<code>install_path¥Volmgr¥debug¥reqlib¥</code> <code>/usr/opensv/volmgr/debug/reqlib</code>
ログが存在するサーバー	マスターおよびメディア
ログ方式	レガシー

## robots のログ

robots ログには txxd および txxcd デーモンなど、すべてのロボットデーモンのデバッグ情報が含まれます。

ログの場所	<code>install_path¥volmgr¥debug¥robots</code> <code>/usr/opensv/volmgr/debug/robots</code>
ログが存在するサーバー	メディア
ログ方式	レガシー

p.160 の「[txxd および txxcd のログ](#)」を参照してください。

## tar ログ

テープアーカイブプログラム (tar) はリストアデータをクライアントディスクに書き込みます。Windows クライアントではバイナリ名は tar32.exe で、UNIX クライアントではバイナリ名は nbtar です。

ログの場所	<code>install_path¥NetBackup¥logs¥tar</code> <code>/usr/opensv/netbackup/logs/tar</code>
ログが存在するサーバー	クライアント
ログ方式	レガシー

p.81 の「[リストアログについて](#)」を参照してください。

## txxd および txxcd のログ

ロボットデーモン (txxd、**xx** は使用するロボットの種類によって異なります) は、ltid と テープライブラリ間のインターフェースを提供します。ロボット制御デーモン (txxcd) は、ロボットを制御し、マウント要求およびマウント解除要求を伝達します。

### ログの場所

txxd および txxcd プロセスのログファイルはありません。その代わり、robots デバッグログおよびシステムログがあります。システムログは **UNIX** では syslog、**Windows** ではイベントビューアによって管理されます。

p.49 の「[syslogd を使用した UNIX のログ記録](#)」を参照してください。

p.49 の「[Windows のイベントビューアのログオプション](#)」を参照してください。

p.159 の「[robots のログ](#)」を参照してください。

### ログ方式

vm.conf ファイルに VERBOSE という語を追加すると、デバッグ情報が記録されます。

p.47 の「[レガシーログファイルに書き込まれる情報量を制御する方法](#)」を参照してください。

**UNIX** では、-v オプションを指定してデーモンを (単独または ltid を通して) 開始してもデバッグ情報が記録されます。

## vnetd のログ

NetBackup レガシーネットワークサービス (vnetd) は、ファイアウォールフレンドリなソケット接続の作成に使用する通信機構です。

### ログの場所

```
install_path¥NetBackup¥logs¥vnetd
```

/usr/opensv/logs/vnetd または  
/usr/opensv/netbackup/logs/vnetd (vnetd ディレクトリがここに存在する場合) 両方の場所に vnetd ディレクトリが存在している場合、/usr/opensv/netbackup/logs/vnetd だけにログが記録されます。

### ログが存在するサーバー

マスター、メディアおよびクライアント

### ログ方式

レガシー



# NetBackup 管理コンソールのログ記録


この章では以下の項目について説明しています。

- [NetBackup 管理コンソールのログ記録プロセスフロー](#)
- [NetBackup 管理コンソールの詳細なデバッグログの有効化](#)
- [NetBackup 管理コンソールと bjava-\\* 間のセキュアなチャネルの設定](#)
- [NetBackup 管理コンソールと nbsl または nbvault 間におけるセキュアなチャネルの設定](#)
- [NetBackup サーバーとクライアントでの NetBackup 管理コンソールのログ記録に関する設定](#)
- [NetBackup リモート管理コンソールの Java 操作のログ記録](#)
- [NetBackup 管理コンソールの問題をトラブルシューティングするときのログの設定と収集](#)
- [ログ記録を元に戻す操作](#)

## NetBackup 管理コンソールのログ記録プロセスフロー

このコンソールは、サポートされる Java 対応 UNIX コンピュータまたは NetBackup 管理コンソールがインストールされた Windows コンピュータで直接的に実行できます。

NetBackup 管理コンソールのログ記録プロセスフローを次に示します。



次の手順では、NetBackup 管理コンソールのログ記録プロセスについて説明します。

1. ユーザーが NetBackup 管理コンソールへのログイン要求を開始します。クレデンシアルは、サーバーセキュリティ証明書を使って SSL (Secure Sockets Layer) を介して bpjava-msvc に送信されます。
2. bpjava-msvc プロセスは nbatd を介してトークンを認証し、サーバー上のハッシュされたセキュリティトークンを読み取ります。
3. 次の手順では、セッションの証明書を使ったプロセスについて説明します。
  - bpjava-msvc プロセスは、セッショントークンとセッションの証明書の指紋を使ってコンソールログインに対する応答を送信します。
  - bpjava-msvc プロセスが適切な bpjava-\*usvc プロセスを開始し、セッションの証明書とトークンが次のいずれかのプロセスに渡されます。
    - NetBackup 管理コンソールの bpjava-susvc
    - [バックアップ、アーカイブおよびリストア (BAR) (Backup, Archive, and Restore (BAR))] インターフェースの bpjava-usvc
4. NetBackup 管理コンソールと、nbsl、bpjava-\*usvc、nbvault (設定されている場合)の間ではさまざまな呼び出しが行われ、適切な内容がインターフェースに自動入力されます。

## NetBackup 管理コンソールの詳細なデバッグログの有効化

NetBackup 管理コンソールは、NetBackup サーバーのリモート管理を可能にする分散アプリケーションです。すべての管理は、認証サービスとユーザーサービスがある、コンソールのアプリケーションサーバーを介して行われます。ログオン要求が認証サービスに

送信されます。ユーザー名とパスワードが有効である場合、認証サービスによって、そのユーザーアカウントでユーザーサービスが起動されます。その後、すべての NetBackup 管理タスクは、そのユーザーサービスのインスタンスを介して実行されます。追加のユーザーサービスプロセスが開始されて、コンソールからの要求が処理されます。

表 13-1 に、NetBackup 管理コンソールの詳細なデバッグログの作成方法を示します。

表 13-1 詳細なデバッグログの有効化

手順	説明
手順 1	<p>NetBackup クライアントまたはサーバーで、次のディレクトリを作成します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ bpjava-msvc (認証サービス)</li> <li>■ bpjava-susvc (サーバー上のユーザーサービス)</li> <li>■ bpjava-usvc (クライアント上のユーザーサービス)</li> </ul> <p>次の場所にディレクトリを作成します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <code>install_path¥NetBackup¥logs</code> (Windows の場合)</li> <li>■ <code>/usr/opensv/netbackup/logs</code> (UNIX の場合)</li> </ul>
手順 2	<p>Debug.properties ファイルに次の行を追加します。</p> <pre>debugMask=0x00040000</pre> <p>UNIX の場合、jnbSA または jbpSA コマンドを実行する UNIX マシン上でファイルを変更します。</p> <p>NetBackup リモート管理コンソールを使用する場合、次の場所でファイルを変更します。</p> <pre>/usr/opensv/java</pre> <pre>install_path¥VERITAS¥java</pre>
手順 3	<p>リモート管理コンソールを使用している場合、次のファイルに出力をリダイレクトするように nbjava.bat を編集します。</p> <pre>install_path¥VERITAS¥java¥nbjava.bat</pre>

## NetBackup 管理コンソールと bpjava-\* 間のセキュアなチャネルの設定

次の手順では、NetBackup 管理コンソールと bpjava-\* 間にセキュアなチャネルを設定するためのプロセスフローについて説明します。

---

**メモ:** ログインと認証を制御する bpjava-msvc、管理者の制御プロセスである bpjava-susvc、クライアントの[バックアップ、アーカイブおよびリストア (BAR) (Backup, Archive, and Restore (BAR))]インターフェースである bpjava-usvc のプロセスが使用されます。

---

1. ユーザーはコンソールへのログインを開始します。(サーバーセキュリティ証明書を使って) SSL を介してクレデンシャルが bpjava-msvc に送信されます。
2. bpjava-msvc プロセスは、手順 1 で受信したユーザークレデンシャル情報を使用しているユーザーを認証します。
3. ユーザーを認証すると、bpjava-msvc プロセスは次を実行します。
  - 自己署名セッション証明書、キー、セッショントークンと呼ばれるエンティティを生成します。
  - デーモン bpjava-\*usvc を起動して、NetBackup 管理コンソールから追加の要求を収集します。
  - 自己署名セッション証明書とセッショントークンを bpjava-\*usvc に渡します。

---

**メモ:** bpjava-\*usvc プロセスは、セッショントークンを SSL チャネルのサーバーセキュリティ証明書として使います。NetBackup 管理コンソールを認証するためにセッショントークンを使用します。このコンソールは、bpjava-\*usvc プロセスへの接続時にクレデンシャルを使用しません。NetBackup 管理コンソールは認証を行うためにセッショントークンを使用します。

---

- セッショントークンとセッション証明書の指紋を NetBackup 管理コンソールに送信します。
- NetBackup ホストのファイル内にあるセキュアなディレクトリ (*install\_path/var*。たとえば *usr/openssl/var*) にセッショントークンとユーザー情報を保持します。このディレクトリは、ルートまたは管理者のみがアクセスできます。ファイル名の形式は次のとおりです。

```
hash(session token)_bpjava-*usvc_pid
```

---

**メモ:** msvc は、この情報を保存し、nbsl または nbvault が NetBackup 管理コンソールを認証するときに使用できるようにします。

---

- msvc プロセスは実行を停止して、終了します。
4. bpjava-\*usvc は、セッション証明書を使って、NetBackup 管理コンソールとのセキュアなチャネルを開始します。このセキュアなチャネルは一方方向の認証済み SSL

チャネルです。(サーバー証明書のみが存在します。ピア証明書は存在しません。  
**NetBackup 管理コンソール側からの証明書は存在しません。)**

5. **NetBackup 管理コンソール**はセッション証明書を初回の **SSL** ハンドシェイクの一部として受信します。このコンソールは、セッション証明書の既存の指紋を使ってセッション証明書の真正性を検証します(手順 3 を参照)。**NetBackup 管理コンソール**は、**SSL** ハンドシェイクで `bpjava-*usvc` から受信したセッション証明書の指紋を計算します。`msvc` によって送信された指紋と、新しい指紋を比較します。
6. 証明書の真正性を確認すると、**NetBackup 管理コンソール**は手順 3 で受信したセッション証明書を `bpjava-*usvc` に送信します。
7. `bpjava-*usvc` は、受信したセッショントークンを既存のトークンを使って検証します(手順 3 を参照)。
8. セッショントークンの検証が成功すると、`bpjava-*usvc` と **NetBackup 管理コンソール**間に信頼が確立されます。
9. `bpjava-*usvc` と **NetBackup 管理コンソール**間でのそれ以降のすべての通信はこの信頼済みのセキュアなチャネル上で発生します。

## NetBackup 管理コンソールと nbsl または nbvault 間におけるセキュアなチャネルの設定

次の手順では、**NetBackup 管理コンソール**と `nbsl` または `nbvault` 間にセキュアなチャネルを設定するためのプロセスフローについて説明します。

1. **NetBackup 管理コンソール**と `bpjava-*` 間には信頼がすでに確立されています。ユーザー情報とセッショントークンは、次のような名前です定の場所にすでに存在します。

```
hash(session token)_susvc_pid
```

p.163 の「**NetBackup 管理コンソールと bpjava-\* 間のセキュアなチャネルの設定**」を参照してください。

2. **NetBackup 管理コンソール**は、セキュアな接続の要求を `nbsl/nbvault` に送信します。
3. `nbsl/nbvault` は、その要求を受け入れ、ホスト上のセキュリティ証明書を使ってセキュアなチャネルを開始します。これらのデーモンは、ルートまたは管理者の権限で実行され、セキュリティ証明書にアクセスできます。
4. このセキュアなチャネルは一方方向の認証済みの **SSL** チャネルです。すなわち、サーバー証明書のみが存在し、ピア証明書は存在しません。**NetBackup 管理コンソール側からの証明書は存在しません。**
5. セキュリティ証明書の信頼オプションは次のとおりです。

- NetBackup 管理コンソールは、セキュリティ証明書に署名した NetBackup 認証局 (CA) を信頼する場合、セキュリティ証明書を受け入れます。
  - NetBackup 管理コンソールがセキュリティ証明書に署名した CA を信頼しない場合、ポップアップダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスでは、ユーザーが証明書に署名した CA を信頼するかどうか問われます (これは一度限りのアクティビティです。ユーザーが CA を信頼することに同意した後、このダイアログボックスが再び表示されることはありません。)
6. NetBackup 管理コンソールはセッショントークンを `nbs1/nbvault` に送信します。p.163 の「[NetBackup 管理コンソールと bjava-\\* 間のセキュアなチャネルの設定](#)」を参照してください。
  7. `nbs1/nbvault` は次の手順を実行してこのセッショントークンを検証します。
    - 受信したセッショントークンのハッシュの生成
    - 所定の場所にあるこのハッシュで始まる名前のファイルの検索
    - ファイルが検出されると、そこから PID が抽出されます (手順 1 を参照)。
    - PID が有効であるかどうかの確認
  8. 検証が成功すると、`nbs1/nbvault` と NetBackup 管理コンソールの間に信頼が確立されます。
  9. `nbs1/nbvault` と NetBackup 管理コンソール間でのそれ以降のすべての通信はこの信頼済みのセキュアなチャネル上で発生します。

## NetBackup サーバーとクライアントでの NetBackup 管理コンソールのログ記録に関する設定

NetBackup クライアントまたはサーバーソフトウェアがインストールされているシステムで Java のログ記録が自動的に設定されます。Java のログは次の既存のログディレクトリに配置されます。

- UNIX の場合: `/usr/opensv/netbackup/logs/user_ops/nbjlogs`
- Windows の場合: `install_directory¥netbackup¥logs¥user_ops¥nbjlogs`

## NetBackup リモート管理コンソールの Java 操作のログ記録

NetBackup リモート管理コンソールを使用するホストの Java 操作をログに記録するには、`setconf.bat` ファイルを更新する必要があります。

1. 次のディレクトリを作成します。

```
C:¥Program Files¥Veritas¥NetBackup¥logs¥user_ops¥nbjlogs
```

2. 次のファイルを編集します。

```
install_path¥Veritas¥Java¥setconf.bat
```

3. 次の行を見つけてコメントを削除します。

```
REM SET NB_INSTALL_PATH=C:¥Program Files¥Veritas¥NetBackup
```

4. ファイルを保存します。

5. 次回コンソールを開いたときに、次のログが作成されます。

```
C:¥Program Files¥Veritas¥NetBackup¥logs¥user_ops¥nbjlogs
```

## NetBackup 管理コンソールの問題をトラブルシューティングするときのログの設定と収集

NetBackup 管理コンソールをインストールした後、ログの詳細なセットを収集するようにログレベルが設定されます。

NetBackup 管理コンソールは、使用するログ記録レベルを決定するために `Debug.properties` ファイルを使用します。

```
/usr/opensv/java/Debug.properties
```

```
install_dir¥VERITAS¥Java¥Debug.properties
```

追加のログ記録を有効にするには、次の設定を調整します。

```
printcmds=true
debugMask=0x00040000
```

詳細度を最大値 (トラブルシューティングの推奨値) に上げるには、`debugMask` を `debugMask=0x00160000` に設定します。

1. コンソールを開始したシステム上の次の既存のログディレクトリから次の NetBackup 管理コンソールログを収集します。
  - UNIX の場合: `/usr/opensv/netbackup/logs/user_ops/nbjlogs`
  - Windows の場合: `install_directory¥netbackup¥logs¥user_ops¥nbjlogs`
2. マスターサーバーで NetBackup 管理コンソールにログインし、`admin`、`bpjava-msvc`、`bpjava-susvc`、`bpjava-usvc` ログディレクトリを作成して、**VERBOSE 5** ログ記録を有効にします。ログ記録レベルの変更を有効にするために NetBackup デーモンを再起動する必要はありません。

UNIX システムの場合は、次のディレクトリを作成します。

- /usr/opensv/netbackup/logs/admin
- /usr/opensv/netbackup/logs/bpjava-msvc
- /usr/opensv/netbackup/logs/bpjava-susvc
- /usr/opensv/netbackup/logs/bpjava-usvc

3. /usr/opensv/netbackup/bp.conf ファイルに、次の行を追加します。

```
ADMIN_VERBOSE = 5
BPJAVA-MSVC_VERBOSE = 5
BPJAVA-SUSVC_VERBOSE = 5
BPJAVA-USVC_VERBOSE = 5
```

4. Windows システムの場合は、次のディレクトリを作成します。

- *install\_dir*\VERITAS\NetBackup\logs\admin
- *install\_dir*\VERITAS\NetBackup\logs\bpjava-msvc
- *install\_dir*\VERITAS\NetBackup\logs\bpjava-susvc
- *install\_dir*\VERITAS\NetBackup\logs\bpjava-usvc

5. HKEY\_LOCAL\_MACHINE > SOFTWARE > Veritas > NetBackup > CurrentVersion > Config にある Windows レジストリを更新して、形式 DWORD の次のエントリを追加します。

```
ADMIN_VERBOSE = 5
BPJAVA-MSVC_VERBOSE = 5
BPJAVA-SUSVC_VERBOSE = 5
BPJAVA-USVC_VERBOSE = 5
```

6. 次のコマンドを実行して、詳細な nbatd (OID 18) と nbs1 (OID 132) を設定します。OID 137 (NetBackup ライブラリ) と OID 156 (CORBA/ACE) は、ライブラリまたは CORBA/ACE のいずれかへのアクセスを必要とする呼び出し元に書き込みます。

```
vxlogcfg -a -p NB -o 18 -s DebugLevel=6
vxlogcfg -a -p NB -o 132 -s DebugLevel=6
vxlogcfg -a -p NB -o 137 -s DebugLevel=6
vxlogcfg -a -p NB -o 156 -s DebugLevel=6
```

7. 次のディレクトリパスにある nbatd と nbs1 のログを収集します。

UNIX の場合:



- /usr/opensv/logs/nbsl
- /usr/opensv/logs/nbatd

Windows の場合:

- `install_dir\VERITAS\NetBackup\logs\nbsl`
- `install_dir\VERITAS\NetBackup\logs\nbatd`

8. 最後に、次の方法で PBX ログを収集します。

- UNIX の場合: /opt/VRTS/bpx/log (現在の日時を含むすべてのログを収集)
- Windows の場合: `install_dir\VERITAS\bpx\log`

## ログ記録を元に戻す操作

ログ記録の取り消しは、必ず問題のトラブルシューティングに関連するログを収集した後に行います。

ログ構成の設定を削除するには、次のコマンドを使います。

```
vxlogcfg -r -p NB -o 18 -s DebugLevel=6
vxlogcfg -r -p NB -o 132 -s DebugLevel=6
vxlogcfg -r -p NB -o 137 -s DebugLevel=6
vxlogcfg -r -p NB -o 156 -s DebugLevel=6
```

マスターサーバーで、bp.conf ファイル (UNIX) またはレジストリ (Windows) で次の Java VERBOSE エントリをコメントアウトします。

- ADMIN\_VERBOSE
- BPJAVA-MSVC\_VERBOSE
- BPJAVA-SUSVC\_VERBOSE
- BPJAVA-USVC\_VERBOSE

# ログアシスタントの使用

この章では以下の項目について説明しています。

- ログアシスタントについて
- ログアシスタントの操作シーケンス
- ログアシスタントレコードの表示
- ログアシスタントレコードの追加または削除
- デバッグログの設定
- 最小デバッグログの設定
- デバッグログの無効化

## ログアシスタントについて

ログアシスタントは、デバッグログやその他の情報を設定および収集するために必要な時間を短縮できる有用なツールです。ログアシスタントは、多くの機能を自動で実行するため、NetBackup ホストへの手動ログイン、ログディレクトリの作成、ログレベルの変更などに関連した問題を回避できます。

---

**メモ:** ログアシスタントは、Veritas サポートの指示に従って使用してください。

---

ログアシスタントは、一連のウィザードを使用することで、問題を迅速にトラブルシューティングできます。NetBackup の問題のカテゴリに応じて、このツールは問題に関わるホストとそれらのホストで有効にするログを提示します。

**メモ:** ログアシスタントで **NetBackup** ログを収集すると、**NetBackup** の合計ログサイズが増えることがあります。[ホストプロパティ (Host Properties)]>[ログ (Logging)]ダイアログボックスで[次までログを保持する: GB (Keep logs up to GB)]オプションを有効にしておき、**NetBackup** の合計ログサイズが高水準点に達している場合、ログは削除されます。保持したいログも削除される場合があります。保持したいログが削除されないようにするには、ログアシスタントを使用してログを収集している間に、[次までログを保持する: GB (Keep logs up to GB)]オプションを無効にする必要があります。あるいは、ログ収集が完了する前に重要なログが削除されないように、[次までログを保持する: GB (Keep logs up to GB)]プロパティを現在の値より高く設定できます。

特別なライセンスは必要ありません。ただし、ログアシスタントを使用するには、UNIX 用のルート権限と、Windows 用の管理者権限が必要になります。

表 14-1 に、主要なログアシスタント操作の概略を示します。

表 14-1 ログアシスタントの操作

操作	説明
新しいログアシスタントレコードの追加。	<p><b>NetBackup</b> の問題をトラブルシューティングするプロセス全体で使う、ログアシスタントのレコードを追加します。通常は、作成したレコードと、アクティビティモニターに表示された失敗ジョブとを関連付けます。<b>NetBackup</b> 管理コンソールの右ペインでログアシスタントノードを選択すると、レコードのリストが表示されます。</p> <p>p.175 の「<a href="#">ログアシスタントレコードの追加または削除</a>」を参照してください。</p>
詳細を表示します。	<p>選択したレコードの詳細を表示します。</p>
ログアシスタントレコードの削除。	<p>失敗ジョブが正常に動作するようになれば、ログアシスタントレコードを削除できます。</p> <p>p.175 の「<a href="#">ログアシスタントレコードの追加または削除</a>」を参照してください。</p>
デバッグログの有効化。	<p>デバッグログの設定 (Setup Debug Logging) ウィザードを使用して、選択された <b>NetBackup</b> デバッグログやその他の、テクニカルサポートが <b>NetBackup</b> の問題をトラブルシューティングする際に使用するプロセスを有効にします。ログアシスタントは、必要なログフォルダを自動作成し、デバッグログのログレベルを最高位の詳細度に設定します。(多数のデバッグログの最高ログレベルは 5 です。)</p> <p>p.176 の「<a href="#">デバッグログの設定</a>」を参照してください。</p>
最小デバッグログを設定します。	<p>指定されたプロセスのログレベル (詳細度) を最小値に設定するには、最小デバッグログの設定 (Set Minimum Debug Logging) ウィザードを使用してください。この設定では、情報、警告、エラー、重大メッセージ(レガシーログ)、アプリケーションログ、診断ログ、一部のデバッグログ (統一ログ) なども許可されています。選択されたログアシスタントレコードのジョブ失敗問題を解決した後で、デバッグログを最小値に設定することも可能です。</p> <p>p.178 の「<a href="#">最小デバッグログの設定</a>」を参照してください。</p>

操作	説明
デバッグログの無効化。	デバッグログの無効化 (Disable Debug Logging) ウィザードを使用して、選択したログアシスタントレコードに関するジョブ失敗の問題を解決した後、デバッグログを無効にします。操作後に NetBackup が生成し続けるログは、アプリケーションログと診断ログのみです。 p.178 の「デバッグログの無効化」を参照してください。
nbsu 出力の収集。	[nbsu 出力の収集 (Collect nbsu Output)]ウィザードを使用して、マスターサーバーで nbsu 診断情報を収集します。
処理をキャンセルします。	収集が完了した後は、現在進行中 (たとえば、データが大きすぎるため処理に時間がかかっている場合) の操作をキャンセルできます。このレコードの進行状況フィールドに[進行中 (In progress)]が表示されていることを確認した後に、ログアシスタントレコードを右クリックして [操作をキャンセル (Cancel Operation)]を選択します。

## ログアシスタントの操作シーケンス

表 14-2 では、NetBackup の問題をトラブルシューティングし、解決するのに役立つログアシスタントを使った典型的な手順を示します。

表 14-2 NetBackup の問題をトラブルシューティングする手順

手順	処理	説明
手順 1	ログアシスタントレコードを作成します。	ログアシスタントレコードを作成して、NetBackup 問題をトラブルシューティングします。通常は、レコードとアクティビティモニターに表示された失敗ジョブとを関連付けます。 p.175 の「ログアシスタントレコードの追加または削除」を参照してください。
手順 2	デバッグログの有効化。	デバッグログの設定 (Setup Debug Logging) ウィザードを使用して、テクニカルサポートが NetBackup の問題をトラブルシューティングする際に使用する、選択された NetBackup デバッグログを有効にします。 p.176 の「デバッグログの設定」を参照してください。
手順 3	失敗したジョブを再実行します。	アクティビティモニターに移動し、失敗したジョブを再実行します。NetBackup は、有効にしたデバッグログを生成します。
手順 4	データを収集します。	デバッグログ、nbsu 診断、および追加の証拠を収集できます。テクニカルサポートは、診断情報を入手するため、NetBackup サポートユーティリティ (nbsu) を最初に実行するようユーザーに要請することがあります。デバッグログと nbsu 診断情報をサポートする証拠を収集することもできます。
手順 5	問題をトラブルシューティングします。	テクニカルサポートと連携して、デバッグログ、nbsu 診断、証拠を読み取って分析し、検知された問題を修正します。

手順	処理	説明
手順 6	失敗したジョブを再実行します。	処置を実行し、操作を再試行します。ジョブがそれでも失敗したら、テクニカルサポートと連携し、同じログアシスタントレコードを使用して追加のデバッグログを識別し、有効化します。ジョブが正常に実行されるまで、手順 2～6 を繰り返します。
手順 7	デバッグログを無効化または最小に設定します。	デバッグログの無効化は、自動的にログディレクトリを削除し、すべてのデバッグログメッセージを無効にします。最小デバッグログは、アプリケーションログと診断ログ以外のすべてのメッセージを無効にします。  p.178 の「 <a href="#">デバッグログの無効化</a> 」を参照してください。 p.178 の「 <a href="#">最小デバッグログの設定</a> 」を参照してください。
手順 8	レコードを削除します。	レコードのリストからログアシスタントレコードを削除します。  p.175 の「 <a href="#">ログアシスタントレコードの追加または削除</a> 」を参照してください。

## ログアシスタントレコードの表示

[ログアシスタントレコード (Logging Assistant)] ノードには、作成したすべてのログアシスタントレコードが表示されます。レコードの詳細を表示するには、レコード、[処理 (Actions)]、[詳細の表示 (View details)] の順に選択します。[関連付けられたホストとログ (Associated Host and Logs)] をクリックして、現在のレコードのホストを表示します。これらのホストには、マスターサーバー、すべてのメディアサーバー、関連付けられたすべてのクライアント、各ホストで有効なログのリストが含まれます。

ログアシスタントにあるレコードの詳細には、次の情報が含まれます。

ログアシスタントレコード ID (Logging Assistant Record ID)      入力したレコード名

説明      入力したレコードの説明

現在有効なデバッグログ (Debug logs currently enabled)      はい (Yes): デバッグログが設定されている、または有効になっています。  
 いいえ (No): デバッグログが設定されていない、または無効になっている、あるいはリセットされています。

状態の記録 (Record status)	<p>レコードが作成されました (Record created): [新しいログアシスタントレコードの追加 (Add a New Logging Assistant Record)]を使用してこのレコードをログアシスタントに追加しました。</p> <p>デバッグログを設定しました (Debug logging set up): このレコードに対する [デバッグログの設定ウィザード (Setup Debug Logging Wizard)] を完了しました。</p> <p>デバッグログを部分的に設定しました (Debug Logging partially set up): [デバッグログの設定ウィザード (Setup Debug Logging Wizard)] を使用して選択したすべてのホストとプロセスのためのデバッグログの設定が完了しましたが、いくつかのホストとプロセスが検証されていません。</p> <p>デバッグログを最小に設定します (Debug logging set to minimum): このレコードに対する [最小デバッグログの設定ウィザード (Set Minimum Debug Logging Wizard)] を完了しました。</p> <p>デバッグログを無効にしました (Debug logging disabled): このレコードに対する [デバッグログの無効化ウィザード (Disable Debug Logging Wizard)] を完了しました。</p> <p>デバッグログを収集しました (Debug logs collected): [デバッグログの収集 (Collect Debug Logs)] ウィザードを完了しました。</p> <p>nbsu 出力を収集しました (nbsu output collected): [nbsu 出力の収集 (Collect nbsu Output)] ウィザードを完了しました。</p>
進捗状況 (Progress)	<p>ログアシスタントレコードで実行されている現在のアクティビティの進行状況です。</p>
ステージングディレクトリ (Staging Directory)	<p>デバッグログやその他のトラブルシューティング情報が収集される出力の場所です。</p>
レコード作成時刻 (Record creation time)	<p>このレコードを作成した日時。</p>
レコードの最後の変更日時 (Record last modified)	<p>レコードに対して最後に実行したアクティビティの日付と時刻。</p>
デバッグログ記録の設定時間 (Debug logging set up time)	<p>[デバッグログの設定ウィザード (Setup Debug Logging Wizard)] を完了した日時です。</p>

# ログアシスタントレコードの追加または削除

NetBackup の問題をトラブルシューティングするプロセス全体で使える、ログアシスタントレコードを作成します。

## 新しいログアシスタントレコードを作成する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、ログアシスタントノードを選択します。
- 2 [処理 (Actions)]メニューで[新しいログアシスタントレコード (New Logging Assistant Record)]を選択します。
- 3 [ログアシスタントレコード ID (Logging Assistant Record ID)]フィールドで、新しいレコードについての一意のわかりやすい名前を入力します。数字、アルファベット、プラス (+)、マイナス (-)、アンダースコア (\_) およびピリオド (.) を使用します。マイナス (-) 記号は、文字の先頭に使用できません。また、文字と文字の間に空白を入れないでください。

Veritas では、トラブルシューティングプロセスを通して容易にレコードを追跡するために、サポートケース ID を[ログアシスタントレコード ID (Logging Assistant Record ID)]として使用することをお勧めします。

- 4 任意の[説明 (Description)]フィールドに、問題の概略および失敗したジョブのジョブ ID を入力します (適用される場合)。
- 5 [処理 (Actions)]で、処理を選択します。
  - [nbsu 診断情報の収集 (Collect nbsu diagnostic information)]: このオプションを選択すると、このダイアログを閉じたとき、すぐに[nbsu 出力の収集 (Collect nbsu Output)]ウィザードが表示されます。この処理はしばしば、ログアシスタントレコードを作成した後、最初に必要になることがあります。
  - [デバッグログの設定 (Setup Debug Logging)]: このオプションを選択すると、このダイアログを閉じた後、すぐに[デバッグログの設定 (Setup Debug Logging)]ウィザードが表示されます。  
p.176 の「[デバッグログの設定](#)」を参照してください。
  - [レコードの作成以外の処理はありません (No action, only create a record)]: このオプションを選択して[OK]をクリックすると、[NetBackup 管理コンソール (Administration Console)]に戻ります。新しいレコードはコンソールに表示されます。
- 6 [OK]をクリックすると、データベースにログアシスタントレコードが作成され、ログアシスタントレコードペインのレコードリストに追加されます。

## ログアシスタントレコードの削除

不要になったログアシスタントレコードを削除できます。

---

**警告:**レコードを削除する前に、ログの記録が無効または最小に設定されていることを確認してください。

---

#### ログアシスタントレコードを削除する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、ログアシスタントノードを選択します。
- 2 NetBackup 管理コンソールの右側ペインに、ログアシスタントレコードのリストが表示されます。削除するレコードを選択します。
- 3 [処理 (Actions)]メニューから[レコードの削除 (Delete Record)]を選択します。[ログアシスタントレコードの削除 (Delete Logging Assistant Record)]ダイアログボックスが表示されます。
- 4 [はい (Yes)]をクリックして、選択したログアシスタントレコードを削除します。

## デバッグログの設定

デバッグログの設定 (Setup Debug Logging) ウィザードを使用して、テクニカルサポートが NetBackup の問題をトラブルシューティングする際に使用する、選択された NetBackup デバッグログを有効にします。ログアシスタントは必要なログフォルダを自動作成し、関連ログの詳細度を最高レベルに設定します。

---

**メモ:** 選択したホストのそれぞれに、選択したデバッグログに使用できる容量が十分にあることを確認してください。

---

#### デバッグログを設定する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[ログアシスタント (Logging Assistant)]を選択します。
- 2 デバッグログを設定するログアシスタントレコードを選択します。
- 3 [処理 (Actions)]>[デバッグログの設定 (Setup Debug Logging)]を選択します。  
[次へ (Next)]をクリックします。
- 4 次のいずれかを選択します。
  - [ジョブを分析して関連ホストとデバッグログ記録を特定 (Analyze job to identify relevant hosts and debug logging)]パラメータを有効にし、[ジョブ ID (Job ID)]を入力します。ログアシスタントは、ホストと、ジョブに関連した適切なデバッグログを識別します。  
ログアシスタントは、この問題の最も効果的なトラブルシューティングを有効にするホストとプロセスのデバッグログを識別し、選択します。
  - 次のケースでは、ジョブ ID に基づいてログをセットアップするこの手順をスキップして、[次へ (Next)]をクリックします。



- 問題は、特定の NetBackup ジョブと関係ありません。
- 有効にしたいデバッグログおよびホストがすでに分かっています。
- このレコードに以前に設定したログを有効にします。ログの選択が次のパネルに自動表示されます。

5 次の 1 つ以上を実行します。

- [マスターサーバーのデバッグログを設定 (Setup debug logging on Master Server)]をクリックして、マスターサーバー上でデバッグログを設定します。[マスターサーバー (Master Server)]テキストウィンドウにマスターサーバーが表示されます。
- [メディアサーバーのデバッグログを設定 (Setup debug logging on Media Server(s)))]をクリックして、メディアサーバーを選択します。マスターサーバーがメディアサーバーでもある場合、メディアサーバーとしてもそれを再度選択したいと思う場合があります。
- クライアントにデバッグログを設定するには、[クライアントにデバッグログを設定 (Setup debug logging on Client)]をクリックします。このパラメータの下テキストウィンドウに、デバッグログを設定するクライアントの名前を入力します。クライアント名はカンマで区切ります。クライアント名の間はスペースを使用しないでください。

6 ウィザードに表示されるプロンプトに従います。

[ログアシスタント (Logging Assistant)]は接続性を確立するために指定されたホストを検証し、ホストにインストールされている NetBackup バージョンを検証します。

7 [マスターサーバーのデバッグログを設定 (Setup debug logging on Master Server)]を選択すると、マスターサーバー上の問題カテゴリと、問題の各カテゴリに関連付けられるプロセス名のリストが表示されます。問題カテゴリか、失敗ジョブに適用されるカテゴリをクリックします。

たとえば、失敗ジョブで合成バックアップの問題については、[バックアップ - 合成 (Backup - Synthetic)]を選択します。bpcd、bpdm、および bptm のデバッグログが有効になります。

コンポーネントを入力するには、[必要な場合には、デバッグログを設定する追加のコンポーネントを指定します (If required, specify additional components to set up debug logging)]をクリックします。たとえば、Java インターフェースに問題がある際に、4 つすべてのプロセスリストではなく jnbSA のデバッグログのみが必要な場合、テキストウィンドウに jnbSA と入力します。

テクニカルサポートは、このテキストボックスで指定できる有効なコンポーネントのリストを発行します。

<http://www.veritas.com/docs/TECH204256>

[次へ (Next)]をクリックして続行します。

- 8 必要に応じて、メディアサーバーとクライアントに対して同じ処理を実行します。  
[次へ (Next)]をクリックして続行します。
- 9 ログ記録の対象として選択したホストの概略を確認します。  
[次へ (Next)]をクリックします。
- 10 プロンプトに従って、ウィザードを完了します。

## 最小デバッグログの設定

最小デバッグログの設定ウィザードを使用して、既存のログアシスタントレコードの最小ログレベルを設定します。

このウィザードが設定するログ記録レベルについての情報は次のドキュメントにあります。

<http://www.veritas.com/docs/TECH204256>

### 最小デバッグログの設定方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[ログアシスタント (Logging Assistant)]ノードを選択します。
- 2 デバッグログを最小に設定するレコードを選択します。
- 3 [処理 (Actions)]、[最小デバッグログの設定 (Set Minimu Debug Log)]の順に選択します。  
[次へ (Next)]をクリックして続行します。
- 4 ホスト問題のカテゴリおよび有効化されたすべてのデバッグログのプロセスを確認します。選択できるホストは、マスターサーバー、1つ以上のメディアサーバー、および1つ以上のクライアントです。  
[次へ (Next)]をクリックして続行します。
- 5 プロンプトに従って、ウィザードを完了します。

## デバッグログの無効化

デバッグログの無効化ウィザードを使用して、既存のログアシスタントレコード用のデバッグログを無効化します。

### デバッグログを無効にする方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[ログアシスタント (Logging Assistant)]ノードを選択します。
- 2 デバッグログを無効にするレコードを選択します。

- 3 [処理 (Actions)]、[デバッグログの無効化 (Disable Debug Logs)]の順に選択します。
- 4 ウィザードに表示されるプロンプトに従います。